

8.0

*Referenční informace pro administraci  
produktu IBM MQ*

**IBM**

**Poznámka**

Než začnete používat tyto informace a produkt, který podporují, přečtěte si informace, které uvádí [“Poznámky” na stránce 2029](#).

Toto vydání se vztahuje na verzi 8 vydání IBM® MQ a na všechna následná vydání a modifikace, dokud nebude v nových vydáních uvedeno jinak.

Když odešlete informace do IBM, udělíte společnosti IBM nevýlučné právo použít nebo distribuovat informace libovolným způsobem, který společnost považuje za odpovídající, bez vzniku jakýchkoliv závazků vůči vám.

© **Copyright International Business Machines Corporation 2007, 2023.**

<b>Referenční příručka administrace.....</b>	<b>7</b>
syntaktické diagramy.....	7
Jak číst spojnicové diagramy.....	7
Řídící příkazy produktu IBM MQ.....	8
Použití řídicích příkazů.....	9
Řídící příkazy.....	10
Porovnání sad příkazů.....	164
Správa klíčů a certifikátů.....	171
Příkazy CL produktu IBM MQ for IBM i.....	190
Přidat informace o správci front (ADDMQMINF).....	194
ADDMQMJRN (Přidání žurnálu správce front).....	195
Připojení MQ (CCTMQM).....	197
Změna správce front zpráv (CHGMQM).....	197
Změna objektu MQ AuthInfo (CHGMQMAUTI).....	219
Změna kanálu MQ (CHGMQMCHL).....	226
Změna žurnálu správce front (CHGMQMJRN).....	251
Změna listeneru MQ (CHGMQMLSR).....	253
Změna seznamu názvů MQ (CHGMQMNL).....	255
Změna procesu MQ (CHGMQMPRC).....	256
Změna fronty MQ (CHGMQM).....	259
Změna odběru MQ (CHGMQMSUB).....	277
Změna služby MQ (CHGMQMSVC).....	282
Změna tématu MQ (CHGMQMTOP).....	286
Vyčištění publikování/odběru zprostředkovatele MQ (CLRMQMBRK).....	291
Vymazat frontu MQ (CLRMQM).....	292
Vymazat řetězec tématu MQ (CLRMQMTOP).....	293
Kopírování objektu MQ AuthInfo (CPYMQMAUTI).....	294
Kopírování kanálu MQ (CPYMQMCHL).....	302
Kopírování MQ Listener (CPYMQMLSR).....	327
Kopírování seznamu názvů MQ (CPYMQMNL).....	329
Kopírování procesu MQ (CPYMQMPRC).....	331
Kopírování fronty MQ (CPYMQM).....	334
Kopírování odběru MQ (CPYMQMSUB).....	352
Kopírování služby MQ (CPYMQMSVC).....	358
Kopírování tématu MQ (CPYMQMTOP).....	362
Vytvoření správce front zpráv (CRTMQM).....	368
Vytvoření objektu MQ AuthInfo (CRTMQMAUTI).....	373
Vytvoření kanálu MQ (CRTMQMCHL).....	380
Vytvoření modulu listener MQ (CRTMQMLSR).....	405
Vytvoření seznamu názvů MQ (CRTMQMNL).....	408
Vytvoření procesu MQ (CRTMQMPRC).....	409
Vytvoření fronty MQ (CRTMQM).....	413
Vytvoření odběru MQ (CRTMQMSUB).....	430
Vytvoření služby MQ (CRTMQMSVC).....	436
Vytvoření tématu MQ (CRTMQMTOP).....	440
Konverze datového typu MQ (CVTMQMDDTA).....	446
Odstranění správce front zpráv (DLTMQM).....	448
Odstranění objektu MQ AuthInfo (DLTMQMAUTI).....	448
Odstranit zprostředkovatele publikování/odběru MQ (DLTMQMBRK).....	449
Výmaz kanálu MQ (DLTMQMCHL).....	450
Výmaz modulu listener MQ (DLTMQMLSR).....	451
Odstranění seznamu názvů MQ (DLTMQMNL).....	452



Odstranění procesu MQ (DLTMQMPPRC).....	452
Odstranění fronty MQ (DLTMQMQ).....	453
Odstranění odběru MQ (DLTMQMSUB).....	454
Odstranění služby MQ (DLTMQMSVC).....	455
Odstranění tématu MQ (DLTMQMTOP).....	456
Výpis konfigurace MQ (DMPMQMCFG).....	457
Odpojení MQ (DSCMQM).....	461
Zobrazení správce front zpráv (DSPMQM).....	462
Zobrazení oprávnění k objektu MQ (DSPMQMAUT).....	463
Zobrazení objektu MQ AuthInfo (DSPMQMAUTI).....	465
Zobrazit produkt MQ Pub/Sub Broker (DSPMQMBRK).....	466
Zobrazení kanálu MQ (DSPMQMCHL).....	466
Zobrazení příkazového serveru MQ (DSPMQMCSVR).....	468
Zobrazení modulu listener MQ (DSPMQMLSR).....	469
Zobrazení seznamu názvů MQ (DSPMQMNL).....	470
Zobrazení názvů objektů MQ (DSPMQMOBJN).....	471
Zobrazení procesu MQ (DSPMQMPPRC).....	473
Zobrazení fronty MQ (DSPMQMQ).....	474
Zobrazení informací o přenosové cestě MQ (DSPMQMRTE).....	475
DSPMQMSTS (Zobrazení stavu správce front).....	481
Zobrazení služby MQ (DSPMQMSVC).....	483
Zobrazení zásady zabezpečení MQM (DSPMQMSPL).....	484
Zobrazení odběru MQ (DSPMQMSUB).....	484
Zobrazení tématu MQ (DSPMQMTOP).....	486
Zobrazení verze MQ (DSPMQMVER).....	487
Ukončení správce front zpráv (ENDMQM).....	487
Ukončit zprostředkovatele publikování/odběru MQ (ENDMQMBRK).....	490
Ukončení kanálu MQ (ENDMQMCHL).....	491
Ukončení připojení správce front (ENDMQMCONN).....	493
Ukončení příkazového serveru MQ (ENDMQMCSVR).....	493
Ukončení modulů listener MQ (ENDMQMLSR).....	494
Ukončení služby MQ (ENDMQMSVC).....	495
Udělení oprávnění k objektu MQ (GRTMQMAUT).....	496
Ping kanálu MQ (PNGMQMCHL).....	502
Záznam obrazu objektu MQ (RCDMQMIMG).....	503
Znovu vytvořit objekt MQ (RCRMQM OBJ).....	505
Obnova oprávnění IBM MQ (RFRMQMAUT).....	507
Obnova klastru MQ (RFRMQMCL).....	508
Obnova správce front zpráv (RFRMQM).....	509
Odebrání info správce front (RMVMQM INF).....	511
Odebrání žurnálu správce front (RMVMQM JRN).....	511
Pokračování správce front klastru (RSMMQMCLQM).....	512
Reset kanálu MQ (RSTMQMCHL).....	513
Reset klastru (RSTMQMCL).....	514
Vyřešit kanál MQ (RSVMSQMCHL).....	516
RUNMQSC (RUNMQSC).....	517
Odvolání oprávnění k objektu MQ (RVKMQMAUT).....	518
Nastavení zásady zabezpečení MQM (SETMQMSPL).....	523
Pozastavení správce front klastru (SPDMQMCLQM).....	526
Spuštění správce front zpráv (STRMQM).....	527
Spuštění publikování/odběru MQ Pub/Sub Broker (STRMQMBRK).....	529
Spuštění kanálu MQ (STRMQMCHL).....	530
Spuštění inicializátoru kanálu MQ (STRMQMCHLI).....	531
Spuštění příkazového serveru MQ (STRMQMCSVR).....	531
Spuštění popisovače fronty IBM MQ DLQ (STRMQMDLQ).....	532
Spuštění modulu listener MQ (STRMQMLSR).....	534
Spuštění příkazů IBM MQ (STRMQMMQSC).....	535
Spuštění služby MQ (STRMQMSVC).....	537

Spuštění monitoru spouštěčů MQ (STRMQMTRM).....	538
Trasování MQ (TRCMQM).....	539
Práce s produktem MQ Queue Manager (WRKMQM).....	545
Práce s oprávněním MQ (WRKMQMAUT).....	546
Práce s daty oprávnění MQ (WRKMQMAUTD).....	548
Práce s objekty AuthInfo (WRKMQMAUTI).....	550
Práce s kanály MQ (WRKMQMCHL).....	553
Práce se stavem kanálu MQ (WRKMQMCHST).....	564
Práce s klastry MQ (WRKMQMCL).....	570
Práce s frontami klastru MQ (WRKMQMCLQ).....	580
Práce s připojeními MQ (WRKMQMCONN).....	584
Žurnály správce pracovních front (WRKMQMJRN).....	588
Práce s listenery MQ (WRKMQMLSR).....	589
Práce se zprávami MQ (WRKMQMMSG).....	592
Práce se seznamem názvů MQ (WRKMQMNL).....	594
Práce s procesy MQ (WRKMQMPCRC).....	596
Práce s frontami MQ (WRKMQM).....	600
Práce se stavem fronty (WRKMQMST).....	612
Práce se zásadami zabezpečení MQM (WRKMQMSPL).....	615
Práce s odběry MQ (WRKMQMSUB).....	616
Práce s objektem služby MQ (WRKMQMSVC).....	621
Práce s tématy MQ (WRKMQMTOP).....	624
Práce s transakcemi MQ (WRKMQMTRN).....	629
Odkaz na MQSC.....	630
Generické hodnoty a znaky se speciálním významem.....	630
Sestavování příkazových skriptů.....	631
Použití příkazů v systému z/OS.....	632
Příkazy MQSC.....	633
Přehled formátů Programovatelných příkazů.....	1323
Definice formátů Programovatelných příkazů.....	1323
Struktury pro příkazy a odpovědi.....	1828
Příklad příkazu PCF.....	1855
Použití obslužných programů IBM MQ pro produkt z/OS.....	1865
Přehled obslužných programů produktu IBM MQ.....	1865
syntaktické diagramy.....	1869
Obslužný program IBM MQ (CSQUTIL).....	1869
Obslužný program pro katalogizaci protokolu změn (CSQJU003).....	1903
Obslužný program tisku protokolu tisku (CSQJU004).....	1911
Obslužný program tisku protokolu (CSQ1LOGP).....	1912
Obslužný program skupiny sdílení front (CSQ5PQSG).....	1922
Pomocný program pro předformátování aktivního protokolu (CSQJUFMT).....	1926
Obslužný program obslužné rutiny fronty nedoručených zpráv (CSQUDLQH).....	1927
Obslužný program převodu BSDS (CSQJUCNV).....	1936
Obslužný program zásad zabezpečení zpráv (CSQOUTIL).....	1939
IBM MQ rozhraní administrace.....	1943
Volání MQAI.....	1943
Selektory MQAI.....	2024
Příklad kódu.....	2026
<b>Poznámky.....</b>	<b>2029</b>
Informace o programovacím rozhraní.....	2030
Ochranné známky.....	2030



# Referenční příručka administrace

Pomocí odkazů na referenční informace v této sekci můžete pracovat a spravovat produkt IBM MQ.

- [“syntaktické diagramy” na stránce 7](#)
- [“Řídící příkazy produktu IBM MQ” na stránce 8](#)
-  [“Příkazy CL produktu IBM MQ for IBM i” na stránce 190](#)
- [“Odkaz na MQSC” na stránce 630](#)
- [“Přehled formátů Programovatelných příkazů” na stránce 1323](#)
-  [“Použití obslužných programů IBM MQ pro produkt z/OS” na stránce 1865](#)
- [“IBM MQ rozhraní administrace” na stránce 1943](#)

## Související informace

Názvy front

 Systém IBM MQ for IBM i a výchozí objekty

## syntaktické diagramy





Syntaxe příkazu a jeho volby jsou prezentovány ve formě syntaktického diagramu s názvem spojnicového diagramu.





Railroad diagrams are a visual format suitable for visual users; see, [“Jak číst spojnicové diagramy” na stránce 7](#). Říká vám, jaké možnosti můžete zásobovat s příkazem, jak je zadat, označuje vztahy mezi různými volbami a někdy různé hodnoty volby.

## Jak číst spojnicové diagramy

Každý železniční diagram začíná dvojitou šipkou vpravo a končí pravou a levou dvojitou šipkou. Řádky začínající jednoduchou šipkou doprava jsou řádky pokračování. Načtete si spojnicový diagram zleva doprava a shora dolů, podle směru šipek.

Další konvence použité v spojnicových diagramech jsou:

Úmluva	Význam
	Musíte uvést hodnoty A, B a C. Požadované hodnoty jsou zobrazeny na hlavní čáře spojnicového diagramu.
	Můžete zadat hodnotu A. Nepovinné hodnoty jsou zobrazeny pod hlavní čarou spojnicového diagramu.
	Hodnoty A, B a C jsou alternativy, z nichž jedna musíte uvést.
	Hodnoty A, B a C jsou alternativy, které byste mohli zadat.

Tabulka 1. Jak číst spojnicové diagramy (pokračování)	
Úmluva	Význam
	Můžete uvést jednu nebo více hodnot A, Ba C. Jakýkoli požadovaný oddělovač pro více nebo opakovaných hodnot (v tomto případě čárka (,)) se zobrazí na šipce.
	Hodnotu A můžete zadat vícekrát. Oddělovač v tomto příkladu je volitelný.
	Hodnoty A, Ba C jsou alternativy, které byste mohli zadat. Uvedete-li žádnou z uvedených hodnot, použije se výchozí hodnota A (hodnota zobrazená nad hlavní čarou).
	Fragment spojnicového fragmentu Name se zobrazuje odděleně od hlavního spojnicového diagramu.
Interpunkční znaménka a hodnoty velkých písmen	Uvedte přesně, jak je zobrazeno.

## Řídicí příkazy produktu IBM MQ

Zde se dozvíte, jak používat řídicí příkazy obslužného programu IBM MQ .

Chcete-li vydávat příkazy pro řízení, vaše ID uživatele musí být členem skupiny mqm. Další informace viz [Oprávnění k administraci produktu IBM MQ v systémech UNIX, Linux® a Windows](#).

Při použití řídicích příkazů, které pracují na správci front nakonfigurovaném pro použití ověření připojení s CHCKLOCL (POVINNÝ), a také zjištění selhání připojení, buď

- Zadejte ID uživatele a heslo, pokud to příkaz řízení umožňuje.
- Používejte ekvivalenty příkazů MQSC řídicích příkazů, pokud tyto příkazy existují.
- Spusťte správce front s použitím volby -ns, zatímco řídicí příkazy, které nelze připojit, je třeba spustit.

Při použití řídicích příkazů, které pracují se správcem front, je nutné použít příkaz z instalace přidružené ke správci front, se kterým pracujete.

Kromě toho si všimněte následujících informací specifických pro prostředí:

- V systému Windows mohou být všechny řídicí příkazy vydány z příkazového řádku. Názvy příkazů a jejich příznaky nejsou citlivé na velikost písmen: můžete je zadat velkými písmeny, malými písmeny nebo kombinací velkých a malých písmen. Nicméně argumenty pro řízení příkazů (jako jsou názvy front) rozlišují velikost písmen.



V popisech syntaxe se spojovník (-) používá jako indikátor příznaku. Namísto pomlčky můžete místo pomlčky použít dopředné lomítko (/).

- Na systémech SYSTÉM UNIX a Linux mohou být všechny řídicí příkazy IBM MQ vydány ze shellu. Všechny příkazy jsou citlivé na velikost písmen.
- Podmnožinu řídicích příkazů lze zadat pomocí Průzkumníka IBM MQ .

Seznam řídicích příkazů najdete v tématu [“Řídicí příkazy”](#) na stránce 10.

Chcete-li porovnat různé sady příkazů administrace, prohlédněte si téma [“Porovnání sad příkazů”](#) na stránce 164.

Informace o příkazech pro správu klíčů a certifikátů viz [“Správa klíčů a certifikátů”](#) na stránce 171.

### **Související pojmy**

[“Odkaz na MQSC”](#) na stránce 630

Pomocí příkazů MQSC spravujete objekty správce front, včetně samotného správce front, front, definic procesů, kanálů, kanálů připojení klienta, modulů listener, služeb názvů, klastrů a objektů ověřovacích informací.

[“Přehled formátů Programovatelných příkazů”](#) na stránce 1323

Programovatelné formáty příkazů (PCFs) definují příkaz a odpovědi na zprávy, které lze vyměňovat mezi programem a libovolným správcem front (který podporuje PCFs) v síti. PCFs zjednodušují administraci správců front a další správu sítě.

### **Související odkazy**

[“Příkazy CL produktu IBM MQ for IBM i”](#) na stránce 190

Seznam CL příkazů IBM MQ for IBM i seskupených podle typu příkazu:

## **Použití řídicích příkazů**

V tabulce v tomto tématu jsou uvedeny tři kategorie řídicích příkazů: příkazy správce front, příkazy kanálu a příkazy obslužných programů.

Řídicí příkazy lze rozdělit do tří kategorií, jak je ukázáno v části [Tabulka 2](#) na stránce 9.

<i>Tabulka 2. Kategorie řídicích příkazů</i>	
<b>Kategorie</b>	<b>Popis</b>
Příkazy správce front	Příkazy pro řízení správce front zahrnují příkazy pro vytváření, spouštění, zastavování a odstraňování správců front a příkazových serverů.
Příkazy kanálu	Příkazy kanálu zahrnují příkazy pro spouštění a ukončování kanálů a inicializátory kanálu.
Příkazy obslužných programů	Příkazy pro práci s příkazy zahrnují příkazy přidružené k: <ul style="list-style-type: none"><li>• Spuštění příkazů MQSC</li><li>• Uživatelské procedury převodu</li><li>• Správa oprávnění</li><li>• Záznam a obnova obrazů médií prostředků správce front</li><li>• Zobrazení a řešení transakcí</li><li>• Monitory spouštěčů</li><li>• Zobrazení názvů souborů objektů produktu IBM MQ</li></ul>

Další informace naleznete v tématu [“Řídicí příkazy produktu IBM MQ”](#) na stránce 8

## **Použití řídicích příkazů na systémech Windows**

V produktu IBM MQ for Windows zadáváte řídicí příkazy do příkazového řádku.

V prostředích Windows nejsou řídicí příkazy a jejich příznaky citlivé na velikost písmen, ale argumenty těchto příkazů (například názvů front a názvů správce front) rozlišují velikost písmen.

Například v příkazu:

```
crtmqm /u SYSTEM.DEAD.LETTER.QUEUE jupiter.queue.manager
```

- Název příkazu může být zadán velkými nebo malými písmeny nebo se jedná o směs obou hodnot. Všechny tyto podmínky jsou platné: `crtmqm`, `CRTMQM` a `CRTmqm`.
- Příznak může být zadán jako `-u`, `-U`, `/u` nebo `/U`.
- `SYSTEM.DEAD.LETTER.QUEUE` a `jupiter.queue.manager` musí být zadány přesně tak, jak je uvedeno.

Další informace viz [Řídicí příkazy produktu IBM MQ](#).

## Použití řídicích příkazů na systémech SYSTÉM UNIX a Linux

V systémech IBM MQ for UNIX a Linux zadáváte řídicí příkazy do okna shellu.

V prostředích UNIX jsou řídicí příkazy včetně samotného názvu příkazu, příznaků a všech argumentů citlivé na malá a velká písmena. Například v příkazu:

```
crtmqm -u SYSTEM.DEAD.LETTER.QUEUE jupiter.queue.manager
```

- Název příkazu musí být `crtmqm`, nikoli `CRTMQM`.
- Příznak musí být `-u`, ne `-U`.
- Fronta nedoručených zpráv se nazývá `SYSTEM.DEAD.LETTER.QUEUE`.
- Argument je zadán jako `jupiter.queue.manager`, což se liší od `JUPITER.queue.manager`.

Dávejte pozor na zadávání příkazů přesně tak, jak je vidíte v příkladech.

Další informace o příkazu `crtmqm` naleznete v tématu [“crtmqm” na stránce 25](#).

Další informace o řídicích příkazech najdete v tématu [“Řídicí příkazy produktu IBM MQ” na stránce 8](#).

## Řídicí příkazy

Tato kolekce témat obsahuje referenční informace pro každý řídicí příkaz IBM MQ.

Informace o spuštění těchto příkazů najdete v tématu [“Řídicí příkazy produktu IBM MQ” na stránce 8](#).

### addmqinf


Přidejte informace o konfiguraci IBM MQ (pouze Windows a SYSTÉM UNIX).

#### Účel

Příkaz **addmqinf** se používá k přidávání informací do konfiguračních dat IBM MQ.

Například pomocí **dspmqinf** a **addmqinf** zkopírujete konfigurační data ze systému, kde byl vytvořen správce front, do jiných systémů, kde má být spuštěn stejný správce front s více instancemi.

#### Syntaxe



## Povinné parametry

### -v *Attribute = Value*

Název a hodnota atributů oddílů, které mají být umístěny do stanzy uvedené v příkazu.

Položka [Tabulka 3](#) na stránce [11](#) vypíše hodnoty atributů objektu stanza QueueManager . Sekce správce front je jediná sekce, která je momentálně podporována.

Atribut	hodnota	Vyžadovaný nebo volitelný
<b>Name</b>	Název správce front. Musíte zadat jiný název z jakékoli jiné stanzy správce front v systému.	Povinné
<b>Prefix</b>	Cesta k adresáři <i>pod</i> , který je tento datový adresář správce front uložen při výchozím nastavení. K úpravě umístění datových adresářů správce front můžete použít příkaz <b>Prefix</b> . Hodnota <b>Directory</b> je automaticky připojena k této cestě.	Povinné
<b>Directory</b>	Název datového adresáře správce front. Někdy musí být zadán název (jako v produktu “ <a href="#">Příklad</a> ” na stránce <a href="#">12</a> ), protože se liší od názvu správce front. Zkopírujte název adresáře z hodnoty vrácené produktem <b>dspmqlnf</b> . Pravidla pro transformaci názvů správce front do názvů adresářů jsou popsána v tématu <a href="#">Základní informace o názvech souborů produktu IBM MQ</a> .	Povinné
<b>DataPath</b>	Cesta k adresáři, do kterého jsou umístěny datové soubory správce front. Hodnota <b>Directory</b> <i>není</i> automaticky připojena k této cestě- musíte poskytnout transformovaný název správce front jako součást produktu <b>DataPath</b> . Je-li atribut <b>DataPath</b> vynechán v systému UNIX, je cesta k datovému adresáři správce front definována jako <b>Prefix</b> / <b>Directory</b> .	UNIX:volitelné Windows: Povinné

## Nepovinné parametry

### -s *StanzaType*

Objekt stanza typu *StanzaType* je přidán do konfigurace produktu IBM MQ .

Výchozí hodnota *StanzaType* je QueueManager.

Jediná podporovaná hodnota *StanzaType* je QueueManager.

## Návratové kódy

### Návratový kód. Popis

- |    |   |
|----|---|
| 0  | Úspěšná operace   |
| 1  | Umístění správce front je neplatné (bud' <b>Prefix</b> , nebo <b>DataPath</b> ) |
| 39 | Chybné parametry příkazového řádku  |
| 45 | Sekce již existuje  |

## Návratový kód. Popis

46	Požadovaný atribut konfigurace chybí
58	Bylo zjištěno nekonzistentní použití instalací
69	Paměť není k dispozici
66	Neočekávaná chyba
72	Chyba názvu správce front
100	Umístění protokolu je neplatné

## Příklad

```
addmqinf -v DataPath=/MQHA/qmgrs/QM!NAME +  
-v Prefix=/var/mqm +  
-v Directory=QM!NAME +  
-v Name=QM.NAME
```

Vytvoří následující stanzu v souboru mqs.ini:

```
QueueManager:  
Name=QM.NAME  
Prefix=/var/mqm  
Directory=QM!NAME  
DataPath=/MQHA/qmgrs/QM!NAME
```

## Poznámky k použití

Chcete-li vytvořit instanci správce front s více instancemi na jiném serveru, použijte příkaz `dspmqlnf` s položkou `addmqinf`.

Chcete-li použít tento příkaz, musíte být administrátorem produktu IBM MQ a členem skupiny `mqm`.

## Související příkazy

Příkaz	Popis
<a href="#">“dspmqlnf” na stránce 62</a>	Zobrazit informace o konfiguraci produktu IBM MQ
<a href="#">“rmvmqlnf” na stránce 101</a>	Odebrat informace o konfiguraci produktu IBM MQ

## amqmdain

Produkt **amqmdain** se používá ke konfiguraci nebo řízení některých administrativních úloh specifických pro produkt Windows.

## Účel

Příkaz **amqmdain** se vztahuje pouze na IBM MQ for Windows.

Použijte **amqmdain** k provedení určitých administrativních úloh Windows.


Spuštění správce front s produktem **amqmdain** je ekvivalentní použití příkazu **strmqm** s volbou `-ss`. **amqmdain** zajišťuje spuštění správce front v neinteraktivní relaci pod jiným uživatelským účtem. Chcete-li však zajistit, aby všechna zpětná vazba spuštění správce front byla vrácena do příkazového řádku, použijte příkaz `strmqm -ss` raději než **amqmdain**.

Příkaz **amqmdain** je třeba použít z instalace přidružené ke správci front, se kterým pracujete. Pomocí příkazu `dspmqr -o installation` můžete zjistit, která instalace správce front je přidružena.

Chcete-li spravovat a definovat objekty služby a modulu listener produktu IBM MQ, použijte příkazy MQSC, příkazy PCF nebo produkt MQ Explorer.

Příkaz **amqmdain** byl aktualizován tak, aby v případě potřeby upravit buď soubory `.ini`, nebo registr.

## Syntaxe



## Klíčová slova a parametry

Všechny parametry jsou povinné, pokud popis neuvádí, že jsou volitelné.

V každém případě je *QMGrName* jméno správce front, pro kterého se příkaz používá.

### **qmgr start** *QMGrName*

Spustí správce front.

Tento parametr může být také zapsán ve formě *start QMGrName*.

Spustíte-li správce front jako službu a potřebujete-li po odhlášení pokračovat v práci správce front, použijte místo produktu `amqmdain start qmgrprostor strmqm -ss qmgr`.

### **qmgr end** *QMGrName*

Ukončí správce front.

Tento parametr může být také zapsán ve formě *end QMGrName*.

Kvůli konzistenci mezi platformami použijte `endmqm qmgr` místo `amqmdain end qmgr`.

Podrobný popis voleb naleznete v tématu [“endmqm” na stránce 84](#).

- c** Řízené ukončení práce systému (nebo klidového stavu)
- w** Počkejte na vypnutí.
- i** Okamžité ukončení práce.
- p** Předvídativé vypnutí.
- r** Znovu připojit klienty.
- s** Přepněte na instanci správce front v pohotovostním režimu.
- x** Ukončete instanci v pohotovostním režimu správce front bez ukončení aktivní instance.

#### **qmgr alter QMgrName**

Pozmění správce front.

#### **-i Initiation**

Uvádí typ inicializace. Možné hodnoty jsou:

<i>Tabulka 4. Parametry příkazu iniciace.</i>	
<b>Hodnota</b>	<b>Popis</b>
<b>Auto</b>	Nastaví správce front na automatické spuštění (při spuštění počítače nebo přesněji při spuštění služby IBM MQ). Syntaxe je: <pre>amqmdain qmgr alter QmgrName -i auto</pre>
<b>interaktivní</b>	Nastaví správce front na ruční spuštění, které je potom spuštěno pod přihlášeným uživatelem (interaktivní). Syntaxe je: <pre>amqmdain qmgr alter QmgrName -i interactive</pre>
<b>služba</b>	Nastaví správce front na ruční spuštění, které se poté spustí jako služba. Syntaxe je: <pre>amqmdain qmgr alter QmgrName -i service</pre>

#### **-x Multi-instance**

Určuje, zda má **auto** správce front, který spouští služba IBM MQ, povoluje více instancí. Ekvivalentní příkazu `-sax` u příkazu **crtmqm**. Také uvádí, zda příkaz **amqmdain start qmgr** povoluje pohotovostní instance. Možné hodnoty jsou:

Tabulka 5. Parametry příkazu více instancí.	
Hodnota	Popis
<b>set</b>	Nastavuje automatické spuštění správce front tak, aby povolovalo více instancí. Problémy <code>strmqm -x</code> . Volba <code>set</code> je ignorována pro správce front, které jsou inicializovány interaktivně nebo jako ruční spuštění služby. Syntaxe příkazu je:  <pre>amqmdain qmgr alter QmgrName -x set</pre>
<b>nenastavena</b>	Nastaví automatické spuštění správce front na jednu instanci. Problémy <code>strmqm</code> . Volba <code>unset</code> je ignorována pro správce front, kteří jsou inicializovány interaktivně nebo jako ruční spuštění služby. Syntaxe příkazu je:  <pre>amqmdain qmgr alter QmgrName -x unset</pre>

### refresh

Obnoví nebo zkontroluje stav správce front. Po provedení tohoto příkazu se na obrazovce nezobrazí nic, co se vrátí.

### auto *QMgrName*

Nastaví správce front na automatické spuštění.

### manual *QMgrName*

Nastaví správce front na ruční spuštění.

### status *QMgrName* | all

Tyto parametry jsou nepovinné.

Tabulka 6. Parametry příkazu Status.	
Header	Header
Není-li zadán žádný parametr:	Zobrazí stav služeb IBM MQ .
Je-li zadán parametr <i>QMgrName</i> , postupujte takto:	Zobrazí stav uvedeného správce front.
Je-li zadán parametr <i>all</i> , postupujte takto:	Zobrazí stav služeb IBM MQ a všech správců front.

### regsec

Zajišťuje, že oprávnění zabezpečení přiřazená k klíčům registru obsahující informace o instalaci jsou správná.

### spn *QMgrName* set | unset

Můžete nastavit nebo zrušit nastavení názvu činitele služby pro správce front.

### REG *QMgrName* | \* *RegParams*

Parametry *QMgrName* \* jsou volitelné.

Tabulka 7. Parametry příkazu Reg.	
Hodnota	Popis
Je-li parametr <i>RegParams</i> zadán samostatně:	Upravuje informace o konfiguraci <b>správce front</b> související s výchozím správcem front.

Tabulka 7. Parametry příkazu Reg. (pokračování)	
Hodnota	Popis
Pokud jsou zadány parametry <i>QMgrName</i> a <i>RegParams</i> :	Upravuje informace o konfiguraci <b>správce front</b> související se správcem front určeným parametrem <i>QMgrName</i> .
Pokud jsou zadány parametry * a <i>RegParams</i> :	Upravuje informace o konfiguraci <b>IBM MQ</b> .

Parametr *RegParams* uvádí oddíly, které se mají změnit, a změny, které mají být provedeny. *RegParams* má jednu z následujících forem:

- -c add -s *stanza* -v attribute= *value*
- -c remove -s *stanza* -v [attribute|\*]
- -c display -s *stanza* -v [attribute|\*]

Zadááte-li informace o konfiguraci správce front, platné hodnoty pro *stanza* jsou:

```
XAResourceManager\name
ApiExitLocal\name
Channels
ExitPath
InstanceData
Log
QueueManagerStartup
TCP
LU62
SPX
NetBios
Connection
QMErrorLog
Broker

ExitPropertiesLocal
SSL
```

Pokud upravujete informace o konfiguraci produktu IBM MQ , platné hodnoty pro *stanza* jsou:

```
ApiExitCommon\name
ApiExitTemplate\name
ACPI
AllQueueManagers
Channels
DefaultQueueManager
LogDefaults
ExitProperties
```

Níže jsou uvedeny pokyny k použití:

- **amqmdain** nevaliduje hodnoty, které jste zadali pro *name*, *attribute* nebo *value*.
- Pokud zadáte **add** existuje atribut, upraví se.
- Pokud *stanza* neexistuje, **amqmdain** ji vytvoří.
- Když uvedete **remove**, můžete použít hodnotu \* k odstranění všech atributů.
- Když zadáte **display**, můžete použít hodnotu \* , abyste zobrazili všechny atributy, které byly definovány. Tato hodnota zobrazuje pouze ty atributy, které byly definovány, a ne úplný seznam platných atributů.
- Použijete-li příkaz **remove** k odstranění jediného atributu ve stanze, bude sám oddíl odstraněn.
- Jakákoli úprava, kterou provedete do registru, znovu zabezpečí všechny položky registru produktu IBM MQ .

## Příklady

Následující příklad přidá do správce front TEST správce front XAResourceManager . Vydané příkazy jsou:



```
amqmdain reg TEST -c add -s XAResourceManager\Sample -v SwitchFile=sf1
amqmdain reg TEST -c add -s XAResourceManager\Sample -v ThreadOfControl=THREAD
amqmdain reg TEST -c add -s XAResourceManager\Sample -v XAOpenString=openit
amqmdain reg TEST -c add -s XAResourceManager\Sample -v XACloseString=closeit
```

Chcete-li zobrazit hodnoty nastavené pomocí příkazů, použijte:

```
amqmdain reg TEST -c display -s XAResourceManager\Sample -v *
```

Obrazovka bude vypadat asi takto:

```
0784726, 5639-B43 (C) Copyright IBM Corp. 1994, 2023. ALL RIGHTS RESERVED.
Displaying registry value for Queue Manager 'TEST'
Attribute = Name, Value = Sample
Attribute = SwitchFile, Value = sf1
Attribute = ThreadOfControl, Value = THREAD
Attribute = XAOpenString, Value = openit
Attribute = XACloseString, Value = closeit
```

Chcete-li odebrat modul XAResourceManager z produktu Query Manager TEST, použijte:

```
amqmdain reg TEST -c remove -s XAResourceManager\Sample -v *
```

## Návratové kódy

### Návratový kód. Popis

0	Příkaz byl dokončen normálně
-2	Chyba syntaxe
-3	Selhala inicializace MFC
-6	Funkce již není podporována
-7	Konfigurace se nezdařila
-9	Neočekávaná chyba registru
-16	Nepodařilo se konfigurovat název činitele služby
-29	Bylo zjištěno nekonzistentní použití instalací
62	Správce front je přidružen k jiné instalaci.
66	Neočekávaná chyba
119	Oprávnění bylo odepřeno (pouze Windows )

### Poznámka:

1. Je-li vydán příkaz `qmgr start QMgrName`, lze zde také vrátit všechny návratové kódy, které lze vrátit příkazem **strmqm**. Seznam těchto návratových kódů najdete v tématu [“strmqm”](#) na stránce 152.
2. Je-li zadán příkaz `qmgr end QMgrName`, lze zde také vrátit všechny návratové kódy, které lze vrátit příkazem **endmqm**. Seznam těchto návratových kódů najdete v tématu [“endmqm”](#) na stránce 84.


## amqmfsc (kontrola systému souborů)

Produkt **amqmfsc** kontroluje, zda sdílený systém souborů v systémech UNIX a IBM i splňuje požadavky na uložení dat správce front pro správce front s více instancemi.

## Účel

Příkaz **amqmfsc** se vztahuje pouze na systémy UNIX a IBM i . Na serveru Windows není třeba kontrolovat síťovou jednotku. Příkaz **amqmfsc** testuje, zda systém souborů správně zpracovává souběžné zápisy do souboru a čeká na uvolnění zámeků.

## Syntaxe



## Povinné parametry

### *DirectoryName*

Název adresáře, který se má zkontrolovat.

## Nepovinné parametry

### **-a**

Provedte druhou fázi testu integrity dat.

Spusťte jej na dvou počítačích současně. Je třeba, aby byl testovací soubor formátován pomocí volby **-f** .

### **-c**

Test zápisu do souboru v adresáři současně.

### **-f**

Provedte první fázi testu integrity dat.

Formátuje soubor v adresáři v rámci přípravy na testování integrity dat.

### **-i**

Provedte třetí fázi testu integrity dat.

Zkontroluje integritu souboru po selhání při zjišťování, zda test fungoval.

### **-p**

Určuje velikost testovacího souboru použitého v testu integrity dat ve stránkách..

Velikost je zaokrouhlena nahoru na nejbližší násobek 16 stránek. Soubor je formátován pomocí stránek *PageCount* o velikosti 4 kB.

Optimální velikost souboru závisí na rychlosti systému souborů a na povaze testu, který provádíte. Je-li tento parametr vynechán, bude testovací soubor 262144 stránek, případně 1 GB.

Velikost je automaticky zmenšena tak, aby formátování bylo dokončeno přibližně 60 sekund dokonce i na velmi pomalém systému souborů.

-v

Podrobný výstup.

-w

Test čeká na zámky a uvolňuje se zámky.


-x

Odstraní soubory vytvořené příkazem **amqmfsc** během testování adresáře.

Nepoužívejte tuto volbu, dokud nedokončily testování, nebo pokud potřebujete změnit počet stránek použitých v testu integrity.

## Použití

Chcete-li spustit příkaz, musíte být administrátorem produktu IBM MQ . Musíte mít přístup pro čtení/zápis k kontrolovanému adresáři.

 V systému IBM i použijte program QSH ke spuštění programu. Není k dispozici žádný CL příkaz.

Příkaz vrátí kód ukončení nula, pokud byly testy úspěšně dokončeny.

Úloha Ověření chování sdíleného systému souborů popisuje způsob použití produktu **amqmfsc** k ověření, zda je systém souborů vhodný pro správce front s více instancemi.

## Interpretace výsledků

Pokud kontrola selže, systém souborů není schopen jej používat správci front produktu IBM MQ . Pokud testy selžou, zvolte režim s komentářem, který vám pomůže s interpretací chyb. Výstup z volby `verbose` vám pomůže porozumět tomu, proč došlo k selhání příkazu, a pokud lze problém vyřešit opětovnou konfigurací systému souborů.

Někdy selhání může být problém s řízením přístupu, který může být opraven změnou vlastnictví adresáře nebo oprávnění. Někdy je možné selhání opravit změnou konfigurace systému souborů tak, aby se zachoval jiným způsobem. Některé systémy souborů mají například volby výkonu, které mohou být nutné změnit. Je také možné, že protokol systému souborů nepodporuje souběžnost dostatečně robustně a musíte použít jiný systém souborů. Například musíte použít NFSv4 raději než NFSv3.

Pokud kontrola uspěje, hlášení příkazu ohlásí `The tests on the directory completed successfully`. Pokud vaše prostředí není uvedeno jako podporované v sekci Testování a podpora pro správce front IBM MQ s více instancemi, pak tento výsledek nutně neznamená, že můžete úspěšně spustit správce front IBM MQ s více instancemi.

Musíte naplánovat a spustit celou řadu testů, abyste se přesvědčili, že jste zakryli všechny předvídatelné okolnosti. Některá selhání jsou občasná, a existuje lepší šance na jejich objevení, pokud testy spustíte více než jednou.

## Související informace

Ověření chování sdíleného systému souborů

## crtmqcvx

Vytvořit kód pro převod dat ze struktur datových typů.

## Účel

Příkaz `crtmqcvx` se používá k vytvoření fragmentu kódu, který provádí převod dat na strukturách datových typů. Příkaz generuje funkci jazyka C, kterou lze použít v uživatelské proceduře pro převod struktur C.

Příkaz čte vstupní soubor obsahující struktury, které mají být převedeny, a zapisuje výstupní soubor obsahující fragmenty kódu pro převod těchto struktur.

Informace o použití tohoto příkazu najdete v tématu [Obslužný program pro vytvoření kódu ukončení převodu](#).

## Syntaxe

```
►► crtmqcvx — SourceFile — TargetFile ◄◄
```

## Povinné parametry

### **SourceFile**

Vstupní soubor obsahující struktury C pro převod.

### **TargetFile**

Výstupní soubor obsahující fragmenty kódu generované pro převod struktur.

## Návratové kódy

Návratový kód.	Popis
----------------	-------

0	Příkaz byl dokončen normálně
10	Příkaz byl dokončen s neočekávanými výsledky
20	Při zpracování došlo k chybě

## Příklady

Následující příklad ukazuje výsledky použití příkazu pro převod dat se zdrojovou strukturou C. Vydaný příkaz je:

```
crtmqcvx source.tmp target.c
```

Vstupní soubor, `source.tmp`, vypadá takto:

```
/* This is a test C structure which can be converted by the */
/* crtmqcvx utility                                         */

struct my_structure
{
    int    code;
    MQLONG value;
};
```

Výstupní soubor, `target.c`, produkovaný příkazem, vypadá takto:

```

MQLONG Convertmy_structure(
    PMQDXP pExitParms,
    PMQBYTE *in_cursor,
    PMQBYTE *out_cursor,
    PMQBYTE in_lastbyte,
    PMQBYTE out_lastbyte,
    MQHCONN hConn,
    MQLONG opts,
    MQLONG MsgEncoding,
    MQLONG ReqEncoding,
    MQLONG MsgCCSID,
    MQLONG ReqCCSID,
    MQLONG CompCode,
    MQLONG Reason)
{
    MQLONG ReturnCode = MQRC_NONE;

    ConvertLong(1); /* code */

    AlignLong();
    ConvertLong(1); /* value */

Fail:
    return(ReturnCode);
}

```

Tyto fragmenty kódu můžete ve svých aplikacích použít k převodu datových struktur. Ale pokud tak učiníte, fragment použije makra zadané v souboru záhlaví amqsvmha.h.

## crtmqenv

Vytvořte seznam proměnných prostředí pro instalaci produktu IBM MQv systému SYSTÉM UNIX, Linuxa Okna.

### Účel

Příkaz **crtmqenv** můžete použít k vytvoření seznamu proměnných prostředí s příslušnými hodnotami pro instalaci produktu IBM MQ. Seznam proměnných prostředí se zobrazí na příkazovém řádku a všechny proměnné, které existují v systému, mají k sobě přidáné hodnoty IBM MQ. Tento příkaz nenastavuje proměnné prostředí pro vás, ale dává vám příslušné řetězce k nastavení proměnných sami, například ve vašich vlastních skriptech.

Pokud chcete v prostředí shellu nastavit proměnné prostředí, můžete místo použití příkazu **crtmqenv** použít příkaz **setmqenv**.

Můžete určit, pro kterou instalaci se prostředí vytvoří, zadáním názvu správce front, názvu instalace nebo instalační cesty. Můžete také vytvořit prostředí pro instalaci, která vydá příkaz **crtmqenv**, zadáním příkazu s argumentem **-s**.

Tento příkaz vypíše následující proměnné prostředí a jejich hodnoty vhodné pro váš systém:

- Cesta ke třídě
- Zahrnout
- lib
- MANCESTA
- MQ\_DATA\_PATH
- REŽIM MQ\_ENV\_MODE
- CESTA\_K\_SOUBORU\_MQ\_SOUBORU
- INSTALAČNÍ\_CESTA\_MQ\_JAVA\_INSTALL\_PATH
- MQ\_JAVA\_DATA\_PATH
- KOŘEN ROZHRANÍ\_MQ\_JAVA\_LIB\_PATH


- PŘÍZNAK MQ\_JAVA\_JVM\_FLAG
- MQ\_JRE\_CESTA
- Cesta

Je-li v systémech SYSTÉM UNIX a Linux zadán parametr **-l** nebo **-k**, je proměnná prostředí *LIBPATH* nastavena na hodnotu AIXa proměnná prostředí *LD\_LIBRARY\_PATH* je nastavena na HP-UX, Linuxu Solaris.

## Poznámky k použití

Příkaz **crtmqenv** odstraní všechny adresáře ze všech instalací produktu IBM MQ z proměnných prostředí před přidáním nových odkazů na instalaci, pro které nastavujete prostředí. Proto, pokud chcete nastavit jakékoli další proměnné prostředí, které odkazují na IBM MQ, nastavte proměnné po vydání příkazu **crtmqenv**. Chcete-li například přidat *MQ\_INSTALLATION\_PATH/java/lib* do *LD\_LIBRARY\_PATH*, musíte tak učinit po spuštění produktu **crtmqenv**.

## Syntaxe



## Vyžadované parametry

### -m *QMgrName*

Vytvořte prostředí pro instalaci přidruženou ke správci front *QMgrName*.

### -n *InstallationName*

Vytvořte prostředí pro instalaci s názvem *InstallationName*.

### -p *InstallationPath*

Vytvořte prostředí pro instalaci v cestě *InstallationPath*.

### -r

Odebrání všech instalací z prostředí.

### -s

Vytvořte prostředí pro instalaci, která vydala příkaz.

## Volitelné parametry

### -k

Pouze systém SYSTÉM UNIX a Linux.

Zahrňte proměnnou prostředí *LD\_LIBRARY\_PATH* nebo proměnnou prostředí *LIBPATH* do prostředí a přidejte cestu ke knihovnám produktu IBM MQ na začátku aktuální proměnné prostředí *LD\_LIBRARY\_PATH* nebo proměnné *LIBPATH*.

### -l

Pouze systém SYSTÉM UNIX a Linux.

Zahrňte proměnnou prostředí *LD\_LIBRARY\_PATH* nebo *LIBPATH* v daném prostředí a přidejte cestu ke knihovnám produktu IBM MQ na konci aktuální proměnné *LD\_LIBRARY\_PATH* nebo proměnné *LIBPATH*.

### -x *Režim*

*Režim* může mít hodnotu 32, nebo 64.

Vytvoření 32bitového nebo 64bitového prostředí. Není-li tento parametr zadán, prostředí se shoduje s prostředím správce front nebo instalace zadaného v příkazu.

Jakýkoliv pokus o zobrazení 64bitového prostředí s 32bitovou instalací selže.

**-i**

Vypsat pouze přidání do prostředí.

Je-li tento parametr zadán, proměnné prostředí nastavené pro předchozí instalace zůstanou v cestě proměnné prostředí a musí být ručně odebrány.

## Návratové kódy

### Návratový kód. Popis

- |    |   |
|----|---|
| 0  | Příkaz byl dokončen normálně.                 |
| 10 | Příkaz byl dokončen s neočekávanými výsledky. |
| 20 | Při zpracování došlo k chybě.                 |

### Příklady

Následující příklady předpokládají, že kopie produktu IBM MQ je instalována v produktu /opt/mqm v systému UNIX nebo Linux .

1. Tento příkaz vytvoří seznam proměnných prostředí pro instalaci instalovanou v produktu /opt/mqm:

```
/opt/mqm/bin/crtmqenv -s
```

2. Tento příkaz vytvoří seznam proměnných prostředí pro instalaci nainstalovanou v produktu /opt/mqm2a zahrnuje cestu k instalaci na konci aktuální hodnoty proměnné `LD_LIBRARY_PATH` :

```
/opt/mqm/bin/crtmqenv -p /opt/mqm2 -l
```

3. Tento příkaz vytvoří seznam proměnných prostředí pro správce front QM1v 32bitovém prostředí:

```
/opt/mqm/bin/crtmqenv -m QM1 -x 32
```

Následující příklad předpokládá, že kopie produktu IBM MQ je instalována v produktu C:\Program Files\IBM\WebSphere MQ v systému Windows .

1. Tento příkaz vytvoří seznam proměnných prostředí pro instalaci nazvanou `installation1`:

```
"C:\Program Files\IBM\WebSphere MQ\crtmqenv" -n installation1
```

### Související odkazy

[“setmqenv” na stránce 138](#)

Použijte příkaz **setmqenv** k nastavení prostředí IBM MQ na SYSTÉM UNIX, Linuxu a Okna.

### Související informace

[Výběr primární instalace](#)

[Více instalací](#)

## crtmqinst

Vytvoření položek instalace v produktu `mqinst.ini` v systémech SYSTÉM UNIX a Linux .


## Účel

Soubor `mqinst.ini` obsahuje informace o všech instalacích produktu IBM MQ v systému. Další informace o souboru `mqinst.iniviz` [Instalační konfigurační soubor, mqinst.ini](#).

První instalace produktu IBM MQ má automaticky název instalace produktu `Installation1`, protože příkaz `crtmqinst` není k dispozici, dokud se v systému nenachází instalace produktu IBM MQ. Následující instalace mohou mít nastaven název instalace před instalací, pomocí příkazu `crtmqinst`. Po instalaci nelze název instalace změnit. Další informace o názvech instalací naleznete v tématu [Výběr názvu instalace](#).

## Syntaxe

►► `crtmqinst` ►



Poznámky:

<sup>1</sup> Jsou-li zadány společně, musí se název instalace a instalační cesta odkazovat na stejnou instalaci.

## Parametry

### -d

Text, který popisuje instalaci.

Text může být až 64 jednobajtových znaků, nebo 32 dvoubajtových znaků. Výchozí hodnota je prázdná. Pokud obsahuje mezery, musíte kolem textu použít uvozovky.

### -n *InstallationName*

Název instalace.

Název může obsahovat až 16 jednobajtových znaků a musí být kombinací abecedních a numerických znaků v rozsazích a-z, A-Z a 0-9. Název instalace musí být jedinečný bez ohledu na to, zda se používají velká nebo malá písmena. Například názvy `INSTALLATIONNAME` a `InstallationName` nejsou jedinečné.

Pokud nezadáte název instalace, následující dostupný název v řadě `Installation1`, `Installation2`... bude použita.

### -p *InstallationPath*

Instalační cesta. Pokud nezadáte instalační cestu, produkt `/opt/mqm` se použije v systémech `SYSTEM UNIX` a `Linux` a v produktu `AIX` se používá `/usr/mqm`.

## Návratové kódy

### Návratový kód. Popis

0	Položka byla vytvořena bez chyby
10	Neplatná úroveň instalace
36	Byly zadány neplatné argumenty
37	Popisný text byl v chybě
45	Položka již existuje
59	Byla zadána neplatná instalace
66	Neočekávaná chyba
89	Chyba souboru <code>.ini</code>



## Návratový kód. Popis

96	Nelze zamknout soubor .ini
98	Nedostatečné oprávnění pro přístup k souboru .ini
131	Problém prostředku

## Příklad

1. Tento příkaz vytvoří záznam s názvem instalace myInstallation, instalační cestou produktu /opt/myInstallationa popisem "Má instalace produktu IBM MQ":

```
crtmqinst -n MyInstallation -p /opt/myInstallation -d "My IBM MQ installation"
```

Uvozovky jsou potřebné, protože popisný text obsahuje mezery.

**Poznámka:** V systému Systémy SYSTÉM UNIXmusí být příkaz **crtmqinst** spuštěn uživatelem root, protože oprávnění k úplnému přístupu jsou vyžadována pro zápis do konfiguračního souboru mqinst.ini .

## crtmqm


Vytvořte správce front.

## Účel

Pomocí příkazu **crtmqm** vytvořte správce front a definujte výchozí a systémové objekty. Objekty vytvořené příkazem **crtmqm** jsou uvedeny v tématu [Systémové a výchozí objekty](#). Pokud jste vytvořili správce front, spusťte jej pomocí příkazu **strmqm** .

Správce front je automaticky přidružen k instalaci, ze které byl vydán příkaz **crtmqm** . Chcete-li změnit přidruženou instalaci, použijte příkaz **setmqm** . Všimněte si, že instalační program produktu Windows automaticky nepřidává uživatele, který provádí instalaci, do skupiny mqm . Další podrobnosti viz [Oprávnění k administraci produktu IBM MQ v systémech UNIX, Linux a Windows](#).

## Syntaxe



## Povinné parametry

### QMgrName

Název správce front, kterého chcete vytvořit. Název může obsahovat až 48 znaků. Tento parametr musí být poslední položkou v příkazu.

**Poznámka:** Soubor *QMgrName* je používán aplikacemi IBM MQ, dalšími správci front produktu IBM MQ a řídicími příkazy produktu IBM MQ k identifikaci tohoto správce front.

Na tomto počítači nemůže existovat žádný jiný správce front se stejným názvem. Pokud se tento správce front bude připojovat k jiným správcům front, je třeba zajistit, aby názvy správců front byly v rámci této skupiny správců front jedinečné.

Položka *QMgrName* se také používá k pojmenování adresářů vytvořených na disku pro správce front. V důsledku omezení systému souborů nemusí být název vytvářených adresářů identický s názvem *QMgrName* zadaným v příkazu **crtmqm**.

V těchto případech vytvořené adresáře budou založeny na zadané *QMgrName*, ale mohou být upraveny nebo mít příponu jako *.000* nebo *.001atd.*, která se přidá do názvu správce front.

## Nepovinné parametry

### **Windows** -a[*r*] *přístupová skupina*

Použijte parametr skupiny přístupů pro uvedení skupiny zabezpečení produktu Windows, jejíž členové budou udělen úplný přístup ke všem datovým souborům správce front. Skupina může být buď lokální, nebo globální skupina, v závislosti na použité syntaxi.

Platná syntaxe názvu skupiny je následující:

*LocalGroup*

*Název domény\GlobalGroup*

*GlobalGroup @ Název domény*

Před spuštěním příkazu **crtmqm** s volbou -a [*r*] je třeba definovat další skupinu přístupů.

Uvedete-li skupinu pomocí -a*r* místo -a, lokální skupina *mqm* nemá udělen přístup k datovým souborům správce front. Tuto volbu použijte, pokud systém souborů, který je hostitelem datových souborů správce front, nepodporuje položky řízení přístupu pro lokálně definované skupiny.

Skupina je obvykle skupina globálního zabezpečení, která se používá k zajištění správců front pro více instancí s přístupem k datům správce sdílených front a složce protokolů. Pomocí další skupiny zabezpečeného přístupu můžete nastavit oprávnění ke čtení a zápisu k této složce, nebo sdílet data a soubory protokolu příslušného správce front.

Další skupina zabezpečení přístupu je alternativou k použití lokální skupiny s názvem *mqm*, která nastavuje oprávnění ke složce obsahující data a protokoly správce front. Na rozdíl od lokální skupiny *mqm* můžete vytvořit další skupinu zabezpečení přístupu ve formě lokální nebo globální skupiny. Chcete-li nastavovat oprávnění ke sdíleným složkám obsahujícím data a soubory protokolu používané správci front pro více instancí, musí se jednat o globální skupinu.

Operační systém Windows kontroluje oprávnění přístupu pro čtení a zápis do dat a souborů protokolu správce front. Kontroluje oprávnění ID uživatele, který spustil procesy správce front. Kontrolované ID uživatele závisí na tom, zda jste spustili správce front jako službu, nebo jste ho spustili interaktivně. Pokud jste spustili správce front jako službu, bude ID uživatele kontrolované systémem Windows ID uživatele, kterého jste nakonfigurovali v průvodci **Příprava produktu IBM MQ**. Pokud jste spustili správce front interaktivně, bude ID uživatele kontrolované systémem Windows ID uživatele, který spustil příkaz **strmqm**.

ID uživatele musí být členem lokální skupiny *mqm*, aby mohlo spustit správce front. Pokud je ID uživatele členem další skupiny zabezpečení přístupu, může správce front číst a zapisovat soubory s příslušnými oprávněními pomocí této skupiny.

**Omezení:** Pouze v operačním systému Windows můžete zadat další skupinu zabezpečení přístupu. Pokud zadáte další skupinu zabezpečení přístupu na jiném operačním systému, vrátí příkaz **crtmqm** chybu.

### **-c Text**

Popisný text pro tohoto správce front. Můžete použít až 64 znaků; výchozí jsou všechny mezery.

Zahrnete-li speciální znaky, uzavřete popis do jednoduchých uvozovek. Maximální počet znaků se sníží, pokud systém používá dvoubajtovou znakovou sadu (DBCS).

### **-d DefaultTransmissionFronta**

Název lokální přenosové fronty, kde se umístí vzdálené zprávy, pokud není přenosová fronta explicitně definována pro jejich místo určení. Není nastavena žádná výchozí hodnota.

### **-g ApplicationGroup**

Název skupiny, která obsahuje členy, kteří mají povolení provádět následující akce:

- Spustit aplikace MQI
- Aktualizovat všechny prostředky IPCC
- Změnit obsah některých adresářů správce front

Tato volba platí pro IBM MQ for AIX, Solaris, HP-UX a Linux.

Předvolená hodnota je -g all , která umožňuje neomezený přístup.

Hodnota -g *ApplicationGroup* je zaznamenána v konfiguračním souboru správce front s názvem *qm.ini*.

ID uživatele produktu *mqm* a uživatel, který spustil příkaz, musí patřit do uvedené skupiny aplikací. Další podrobnosti o režimu omezeného režimu naleznete v tématu [Omezený režim](#).

#### **-h *MaximumHandleLimit***

Maximální počet popisovačů, které může aplikace otevřít současně.

Uvedte hodnotu v rozsahu od 1 do 999999999. Výchozí hodnota je 256.

Další sada popisů parametrů se vztahuje k protokolování, což je popsáno v tématu [Použití protokolu pro zotavení](#).

**Poznámka:** Vyberte režim protokolování s péčí, protože některé nelze změnit poté, co jsou potvrzeny.

#### **-lc**

Použit kruhové protokolování. Tato metoda je výchozí metodou protokolování.

#### **-ld *LogPath***

Adresář používaný k ukládání souborů protokolu. Výchozí adresář pro uložení cest k protokolu je definován při instalaci produktu IBM MQ.

Pokud svazek obsahující adresář souborů protokolu podporuje zabezpečení souborů, adresář souboru protokolu musí mít přístupová oprávnění. Oprávnění povolují ID uživatelů, pod jejichž oprávněním správce front spouští, čte a zapisuje přístup do adresáře a jeho podadresářů. Při instalaci produktu IBM MQ udělíte oprávnění k ID uživatelů a skupině *mqm* ve výchozím adresáři protokolu. Nastavíte-li parametr *LogPath* pro zápis souboru protokolu do jiného adresáře, musíte udělit oprávnění uživatele ke čtení a zápisu do tohoto adresáře. ID uživatele a oprávnění pro produkt SYSTÉM UNIX a Linux se liší od ID uživatele pro systém Windows :

#### **SYSTÉM UNIX a Linux**

Adresář a jeho podadresáře musí být vlastněn uživatelem *mqm* ve skupině *mqm*.

Pokud je soubor protokolu sdílen různými instancemi správce front, musí být použité identifikátory zabezpečení (SID) stejné pro různé instance. Musíte nastavit uživatele *mqm* na stejný server *sid* na různých serverech, na kterých jsou spuštěny instance správce front. Podobně pro skupinu *mqm*.

#### **Windows**

Pokud k adresáři přistupuje pouze jedna instance správce front, musíte udělit oprávnění pro čtení a zápis do adresáře pro následující skupiny a uživatele:

- Lokální skupina *mqm*
- Lokální skupina *Administrators*
- ID uživatele produktu *SYSTEM*

Chcete-li poskytnout různým instancím správce front přístup ke sdílenému adresáři protokolu, musí správce front přistupovat k adresáři protokolu pomocí globálního uživatele. Poskytněte globální skupině, která obsahuje globálního uživatele, oprávnění ke čtení a zápisu do adresáře protokolů. Globální skupina je další skupina přístupů zabezpečení uvedená v parametru -a .

V systému IBM MQ for Windows je výchozí adresář *C:\ProgramData\IBM\MQ\Log* (předpokládá se, že C je vaše datová jednotka). Pokud nosič podporuje zabezpečení souborů, musí mít skupina ID *SYSTEM*, *Administrators* a *mqm* udělen přístup pro čtení a zápis do adresáře.

V systémech IBM MQ for UNIX a Linux je výchozí adresář */var/mqm/log*. ID uživatele *mqm* a skupina *mqm* musí mít úplná oprávnění k souborům protokolu.

Pokud změníte umístění těchto souborů, musíte tyto oprávnění poskytnout sami sobě. Pokud jsou tato oprávnění nastavena automaticky, jsou soubory protokolu ve svých výchozích umístěních.

#### **-lf *LogFileStránky***

Data protokolu jsou uchovávány v řadě souborů s názvem souborů protokolu. Velikost souboru protokolu je určena v jednotkách 4kB stránek.

V systémech IBM MQ for UNIX a Linux je výchozí počet stránek souboru protokolu 4096, přičemž velikost souboru protokolu je 16 MB. Minimální počet stránek souboru protokolu je 64 a maximální je 65535.

V systému IBM MQ for Windows je výchozí počet stránek souboru protokolu 4096, přičemž velikost souboru protokolu je 16 MB. Minimální počet stránek souboru protokolu je 32 a maximální je 65535.

**Poznámka:** Velikost souborů protokolu pro správce front určeného během vytváření tohoto správce front nelze změnit.

### **-11 LinearLogging**

Použít lineární protokolování.

### **-1p LogPrimarySoubory**

Soubory protokolu přidělené při vytvoření správce front.

V systému Windows může být minimální počet primárních souborů protokolu 2 a maximální počet je 254. V systémech SYSTÉM UNIX a Linux je minimální počet primárních souborů protokolu 2 a maximální hodnota je 510. Výchozí hodnota je 3.

Na systému Windows nesmí celkový počet primárních a sekundárních souborů protokolu překročit hodnotu 255 a nesmí být menší než 3. Na systémech SYSTÉM UNIX a Linux nesmí celkový počet primárních a sekundárních souborů protokolu překročit 511 a nesmí být menší než 3.

Limity operačního systému mohou snížit maximální velikost protokolu.

Hodnota je ověřována při vytváření nebo spouštění správce front. Po vytvoření správce front jej můžete změnit. Změna hodnoty však není účinná, dokud se správce front nerestartuje a účinek nemusí být okamžitý.

Další informace o primárních souborech protokolu naleznete v tématu [Jak protokoly vypadají](#).

Chcete-li vypočítat velikost primárních souborů protokolu, prohlédněte si téma [Výpočet velikosti protokolu](#).

### **-1s LogSecondarySoubory**

Soubory protokolu přidělené při vyčerpání primárních souborů.

Minimální počet sekundárních souborů protokolu, které můžete mít na systému Windows, je 1 a maximální počet je 253. Minimální počet sekundárních souborů protokolu, které můžete mít na systémech SYSTÉM UNIX a Linux, je 2 a maximální počet je 509. Výchozí nastavení je 2.

Na systému Windows nesmí celkový počet primárních a sekundárních souborů protokolu překročit hodnotu 255 a nesmí být menší než 3. Na systémech SYSTÉM UNIX a Linux nesmí celkový počet primárních a sekundárních souborů protokolu překročit 511 a nesmí být menší než 3.

Limity operačního systému mohou snížit maximální velikost protokolu.

Hodnota je přezkoumána, když je spuštěn správce front. Tuto hodnotu můžete změnit, ale změny se neprojeví, dokud nerestartujete správce front, a dokonce i tento efekt nemusí být okamžitý.

Další informace o použití sekundárních souborů žurnálu najdete v tématu [Jaké protokoly vypadají](#).

Chcete-li vypočítat velikost sekundárních souborů protokolu, prohlédněte si téma [Výpočet velikosti protokolu](#).

### **-md DataPath**

Adresář používaný k uchování datových souborů pro správce front.

V systému IBM MQ for Windows je standardní hodnota C:\ProgramData\IBM\MQ\mqmgs (předpokládá se, že C: je vaše datová jednotka). Pokud nosič podporuje zabezpečení souborů, musí mít skupina ID SYSTEM, Administrators a mqm udělen přístup pro čtení a zápis do adresáře.

V systémech IBM MQ for UNIX a Linux je standardní hodnota /var/mqm/qmgs. ID uživatele mqm a skupina mqm musí mít úplná oprávnění k souborům protokolu.


Poskytnutý parametr DataPath pomáhá v konfiguraci správců front s více instancemi. Například na systémech SYSTÉM UNIX a Linux: je-li adresář /var/mqm umístěn v lokálním systému souborů,

použijte parametr `DataPath` a argument `LogPath` , aby ukazovali na sdílené systémy souborů přístupné pro více správců front.

**Poznámka:** Správce front vytvořený pomocí parametru `DataPath` se spouští ve verzích produktu IBM MQ starších než Verze 7.0.1, ale správce front je třeba překonfigurovat, aby byl odebrán argument `DataPath` . Máte dvě možnosti obnovy správce front do konfigurace před Verze 7.0.1 a spuštění bez parametru `DataPath` : Pokud jste se přesvědčíte o úpravách konfigurací správce front, můžete správce front nakonfigurovat ručně pomocí konfiguračního parametru správce front `Předpona` . Chcete-li upravit správce front, proveďte následující kroky:

1. Zastavte správce front.
2. Uložte data správce front a adresáře protokolu.
3. Odstraňte správce front.
4. Odvrácení IBM MQ na úroveň opravy pre-v7.0.1 .
5. Vytvořte správce front se stejným názvem.
6. Nahraďte nová data správce front a adresáře protokolu daty, které jste uložili.

#### **-oa group | user**

 V systémech SYSTÉM UNIX a Linux můžete určit, zda má být použita autorizace skupiny nebo uživatele. Pokud tento parametr nenastavíte, autorizace skupiny se použije. Model autorizace můžete později změnit nastavením parametru **SecurityPolicy** ve stanze Service ze souboru `qm.ini` (viz [Formát servisní sekce Service](#) ).

Další informace najdete v tématu [Správce oprávnění k objektu \(OAM\)](#).

#### **-p PortNumber**

Vytvoření spravovaného modulu listener TCP na určeném portu.

Uveďte platnou hodnotu portu v rozsahu 1-65535, chcete-li vytvořit objekt listener TCP, který používá uvedený port. Nový modul listener se nazývá `SYSTEM.LISTENER.TCP.1`. Tento modul listener se nachází pod kontrolou správce front, který je spuštěn a zastaven spolu se správcem front.

#### **-q**

Nastaví tohoto správce front jako výchozího správce front. Nový správce front nahradí všechny existující výchozí správce front.

Pokud omylem použijete tento příznak a chcete se vrátit ke stávajícímu správci front jako výchozí správce front, změňte výchozího správce front podle popisu uvedeného v tématu [Vytvoření výchozího správce front jako výchozího](#).

#### **-sa**

Automatické spuštění správce front. Pouze pro systémy Windows .

Správce front je konfigurován tak, aby se spouštěl automaticky při spuštění služby IBM MQ .

Jedná se o výchozí volbu, pokud vytváříte správce front z produktu MQ Explorer.

Správci front vytvořní ve verzích produktu IBM MQ starších než verze 7 si zachovávají existující typ spuštění.

#### **-sax**

Automatické spuštění správce front, které povoluje více instancí. Pouze pro systémy Windows .

Správce front je konfigurován tak, aby se spouštěl automaticky při spuštění služby IBM MQ .

Pokud instance správce front dosud nespouští správce front, stane se instance aktivní a instance v pohotovostním režimu jsou povoleny jinde. Je-li instance správce front, která povoluje standbys, již aktivní na jiném serveru, stane se nová instance rezervní instancí.

Na serveru může být spuštěna pouze jedna instance správce front.

Správci front vytvořené ve verzích produktu IBM MQ starších než Verze 7.0.1 si zachovávají svůj stávající typ spuštění.

## **-si**

Interaktivní (ruční) spuštění správce front.

Správce front je konfigurován tak, aby se spouštěl pouze při ručním požadavku na spuštění pomocí příkazu **strmqm**. Správce front je spuštěn pod (interaktivní) uživatelem, když je přihlášen tento uživatel. Správci front, kteří jsou konfigurováni s interaktivním spuštěním, končí při odhlášení uživatele, který je spustil.

## **-ss**

Spuštění služby (ruční) správce front.

Správce front je konfigurován tak, aby se spouštěl pouze v případě, že je ručně vyžádáno pomocí příkazu **strmqm**. Správce front se poté spustí jako podřízený proces služby při spuštění služby IBM MQ. Správci front, kteří jsou konfigurováni se spuštěním služby, jsou nadále spuštěni i po odhlášení interaktivního uživatele.

Jedná se o výchozí volbu, pokud vytváříte správce front z příkazového řádku.

## **-t IntervalValue**

Časový interval spouštěče (v milisekundách) pro všechny fronty řízené tímto správcem front. Tato hodnota určuje dobu, po kterou je spouštění pozastaveno, poté, co správce front obdrží zprávu generující spouštěč. To znamená, že pokud příjem zprávy ve frontě způsobí vložení zprávy spouštěče do inicializační fronty, žádná zpráva přicházející do stejné fronty v uvedeném intervalu negeneruje další zprávu spouštěče.

Můžete použít časový interval spouštěče, abyste se ujistili, že vaše aplikace má dostatek času k vypořádání se s podmínkou spouštěče, dříve než bude výstrahou upozorněna na jinou spouštěcí podmínku ve stejné frontě. Můžete se rozhodnout zobrazit všechny události triggeru, které nastanou; pokud ano, nastavte nízkou nebo nulovou hodnotu v tomto poli.

Uvedte hodnotu v rozsahu od 0 do 999999999. Výchozí hodnota je 999999999 milisekund; doba delší než 11 dní. Povolení účinného použití výchozího nastavení znamená, že spuštění spouštěče je zakázáno po první zprávě spouštěče. Aplikace však může znovu povolit spuštění spuštěním obsluhování fronty pomocí příkazu pro změnu fronty pro vynulování atributu spouštěče.

## **-u DeadLetterFronta**

Název lokální fronty, která má být použita jako fronta nedoručených zpráv (undelivered-message). Zprávy jsou do této fronty vkládány, pokud je nebylo možné přesměrovat do jejich správného místa určení.

Standardní hodnota je fronta nedoručených zpráv.

## **-x MaximumUncommittedZprávy**

Maximální počet nepotvrzených zpráv pod žádným z jednoho synchronizačního bodu. Nepotvrzené zprávy jsou součtem:

- Počet zpráv, které lze načíst z front
- Počet zpráv, které lze vložit do front
- Jakékoli zprávy spouštěče generované v rámci této jednotky práce

Tento limit se nevztahuje na zprávy, které jsou načteny nebo vloženy mimo synchronizační bod.

Uvedte hodnotu v rozsahu od 1 do 999999999. Výchozí hodnota je 10000 nepotvrzených zpráv.

## **-z**

Potlačí chybové zprávy.

Tento parametr se používá v rámci produktu IBM MQ k potlačení nevyžádaných chybových zpráv. Tento parametr nepoužívejte při použití příkazového řádku. Použití tohoto parametru může vést ke ztrátě informací.

## **Návratové kódy**

## Návratový kód. Popis

0	Správce front byl vytvořen
8	Správce front existuje
39	Byl zadán neplatný parametr
49	Správce front - zastavování
58	Bylo zjištěno nekonzistentní použití instalací
69	Úložiště je nedostupné
70	Nedostupný prostor fronty
66	Neočekávaná chyba
72	Chyba názvu správce front
74	Služba IBM MQ není spuštěna.
100	Neplatné umístění protokolu
111	Správce front byl vytvořen. Při zpracování výchozí definice správce front v konfiguračním souboru produktu se však vyskytl problém. Výchozí specifikace správce front může být nesprávná.
115	Neplatná velikost protokolu
119	Oprávnění bylo odepřeno (pouze Windows )

## Příklady

- Následující příkaz vytvoří výchozího správce front s názvem `Paint.queue.manager`, s popisem `Paint shopa` vytvoří systém a výchozí objekty. Také uvádí, že se má použít lineární protokolování:

```
crtmqm -c "Paint shop" -ll -q Paint.queue.manager
```

- Následující příkaz vytvoří výchozího správce front s názvem `Paint.queue.manager`, vytvoří systém a výchozí objekty a požádá o dva primární a tři sekundární soubory protokolu:

```
crtmqm -c "Paint shop" -ll -lp 2 -ls 3 -q Paint.queue.manager
```

- Následující příkaz vytvoří správce front s názvem `travel`, vytvoří systém a výchozí objekty, nastaví interval spouštěče na 5000 milisekund (5 sekund) a uvádí `SYSTEM.DEAD.LETTER.QUEUE` jako frontu zablokovaných dopisů.

```
crtmqm -t 5000 -u SYSTEM.DEAD.LETTER.QUEUE travel
```

- Následující příkaz vytvoří správce front s názvem `QM1` v systémech SYSTÉM UNIX a Linux , který má datové složky protokolu a správce front ve společném nadřazeném adresáři. Nadřazený adresář má být sdílen na vysoce dostupném síťovém úložišti, aby bylo možné vytvořit správce front s více instancemi. Před zadáním příkazu vytvořte další parametry `/MQHA`, `/MQHA/logs` a `/MQHA/qmgrs` vlastněné uživatelem a skupinou `mqma` s oprávněními `rxwxrwxr-x`.

```
crtmqm -ld /MQHA/logs -md /MQHA/qmgrs QM1
```

## Související příkazy



Příkaz	Popis
<a href="#">“strmqm” na stránce 152</a>	Spustit správce front
<a href="#">“endmqm” na stránce 84</a>	Ukončení správce front
<a href="#">“dlmqm” na stránce 34</a>	Odstranit správce front
<a href="#">“setmqm” na stránce 142</a>	Nastavit přidruženou instalaci


## příkaz dltmqinst

Odstraňte položky instalace z produktu mqinst . ini v systémech SYSTÉM UNIX a Linux .

### Účel

Soubor mqinst . ini obsahuje informace o všech instalacích produktu IBM MQ v systému. Další informace o souboru mqinst.iniviz [Instalační konfigurační soubor, mqinst.ini](#).

### Syntaxe



Poznámky:

<sup>1</sup> Jsou-li zadány společně, musí se název instalace a instalační cesta odkazovat na stejnou instalaci.

### Parametry

#### **-n *InstallationName***

Název instalace.

#### **-p *InstallationPath***

Instalační cesta je umístění, kde je nainstalován produkt IBM MQ .

### Návratové kódy

#### Návratový kód. Popis

0	Položka byla odstraněna bez chyby
5	Položka je stále aktivní
36	Byly zadány neplatné argumenty
44	Položka neexistuje
59	Byla zadána neplatná instalace
66	Neočekávaná chyba
89	chyba souboru INI
96	Nelze zamknout soubor ini

## Návratový kód. Popis

98	Nedostatečné oprávnění pro přístup k souboru INI
131	Problém prostředku

## Příklad

1. Tento příkaz odstraní položku s názvem instalace myInstallationa cestou k instalaci produktu /opt/myInstallation:

```
dltmqinst -n MyInstallation -p /opt/myInstallation
```

**Poznámka:** Příkaz **dltmqinst** můžete použít pouze na jiné instalaci, z toho, ze které se spouští. Máte-li pouze jednu instalaci produktu IBM MQ , příkaz nebude fungovat.

**Poznámka:** V instalaci produktu Solaris 10 MQ Client má oprávnění k úpravě souboru mqinst.ini pouze uživatel root.

## dltmqm

Odstraňte správce front.


## Účel

K odstranění zadaného správce front a všech objektů, které jsou k němu přidruženy, použijte příkaz **dltmqm** . Před odstraněním správce front je nutné ukončit jej pomocí příkazu **endmqm** .

Příkaz **dltmqm** je třeba použít z instalace přidružené ke správci front, se kterým pracujete. Pomocí příkazu **dspm** -o installation můžete zjistit, která instalace správce front je přidružena.

V produktu IBM MQ for Windowsse jedná o chybu při odstraňování správce front, když jsou otevřené soubory správce front. Pokud obdržíte tuto chybu, zavřete soubory a zadejte příkaz znovu.

## Syntaxe



## Povinné parametry

### QMgrName

Název správce front, který má být odstraněn.

## Nepovinné parametry

### -z

Potlačí chybové zprávy.

### HPE Non Stop V8.1 -c

Vztahuje se pouze na produkt IBM MQ for HPE NonStop. Pokud znovu vytvoříte správce front s názvem již známým produktu **runnscnf**, zůstanou předchozí nastavení v platnosti. Chcete-li kompletně odstranit nastavení, musíte použít volbu **dltmqm** s volbou -c . Všechna nastavení provedená pomocí **runnscnf** jsou trvale uložena v souboru s posloupností klíčů Guardian AMQPARGS. Tento soubor je globální, nikoli specifický pro správce front a obsahuje všechna nastavení produktu **runnscnf** všech správců front. Nastavení zůstanou v AMQPARGS po odstranění správce front.

## Návratové kódy

Návratový kód.	Popis
0	Správce front byl odstraněn
3	Probíhá vytváření správce front
5	Spuštěný správce front
16	Správce front neexistuje
24	Proces, který používal předchozí instanci správce front, se ještě neodpojil.
25	Došlo k chybě při vytváření nebo kontrole adresářové struktury pro správce front.
26	Správce front spuštěný jako instance v pohotovostním režimu.
27	Správce front nemohl získat zámek dat.
29	Správce front byl odstraněn, ale došlo k problému při jeho odebrání ze služby Active Directory.
33	Došlo k chybě při odstraňování struktury adresářů správce front.
49	Správce front - zastavování
58	Bylo zjištěno nekonzistentní použití instalací
62	Správce front je přidružen k jiné instalaci.
69	Úložný prostor není k dispozici
66	Neočekávaná chyba
72	Chyba názvu správce front
74	Služba IBM MQ není spuštěna.
100	Umístění protokolu je neplatné.
112	Správce front byl odstraněn. Při zpracování výchozí definice správce front v konfiguračním souboru produktu se však vyskytl problém. Výchozí specifikace správce front může být nesprávná.
119	Oprávnění bylo odepřeno (pouze Windows).

### Příklady

1. Následující příkaz odstraní správce front `saturn.queue.manager`.

```
dltmqm saturn.queue.manager
```

2. Následující příkaz odstraní správce front `travel` a také potlačí všechny zprávy způsobené tímto příkazem.

```
dltmqm -z travel
```

### Poznámky k použití

V produktu IBM MQ for Windowsse jedná o chybu při odstraňování správce front, když jsou otevřené soubory správce front. Pokud obdržíte tuto chybu, zavřete soubory a zadejte příkaz znovu.

Odstranění správce front klastru ji neodebere z klastru. Chcete-li zkontrolovat, zda je správce front, který chcete odstranit, součástí klastru, zadejte příkaz **DIS CLUSQMGR(\*)**. Poté zkontrolujte, zda je tento

správce front uveden ve výstupu. Je-li uveden jako správce front klastru, je třeba před odstraněním správce front z klastru odebrat. Pokyny naleznete v souvisejícím odkazu.

Pokud odstraníte správce front klastru, aniž byste jej nejprve odebrali z klastru, bude klastr nadále považovat odstraněného správce front za člena klastru po dobu alespoň 30 dní. Můžete jej odebrat z klastru pomocí příkazu **RESET CLUSTER** na správci front úplného úložiště. Nový pokus o vytvoření správce front s identickým názvem a následným pokusem o odebrání tohoto správce front z klastru nevede k odebrání správce front klastru z klastru. Důvodem je to, že nově vytvořeného správce front, ačkoli má stejný název, nemá stejné ID správce front (QMID). Proto se s ním zachází jako s jiným správcem front.

## Související příkazy

Příkaz	Popis
crtmqm	Vytvoření správce front
strmqm	Spustit správce front
endmqm	Ukončení správce front


## dmpmqaut

Vypsát seznam aktuálních autorizací pro rozsah typů objektů a profilů produktu IBM MQ .

## Účel

Příkaz dmpmqaut se používá k výpisu aktuálních oprávnění k zadanému objektu.

## Syntaxe



## Nepovinné parametry

### -m QMgrName

Vypíše záznamy oprávnění pouze pro uvedený správce front. Vynecháte-li tento parametr, budou vypsány pouze záznamy oprávnění pro výchozího správce front.

### -n Profile

Název profilu, pro který má být výpis paměti vytvořen. Název profilu může být generický s použitím zástupných znaků pro určení rozsahu názvů, jak je vysvětleno v tématu [Použití generických profilů OAM v systémech SYSTÉM UNIX, Linuxa Okna](#).

### -l

Vypíše pouze název a typ profilu. Použijte tuto volbu ke generování seznamu *terse* všech definovaných názvů profilů a typů.

### -a

Generovat příkazy pro nastavení oprávnění.

### -t *ObjectType*

Typ objektu, pro který se mají vypsat autorizace. Možné hodnoty jsou:  
Tabulka zobrazující možné hodnoty a popisy pro příznak -t.

Hodnota	Popis
<b>Ověřovací informace</b>	Objekt ověřovacích informací, který se používá pro zabezpečení kanálu SSL (Secure Sockets Layer).
<b>channel</b> nebo <b>chl</b>	Kanál
<b>clntconn</b> nebo <b>clcn</b>	Kanál připojení klienta
<b>listener</b> nebo <b>lstr</b>	Listener
<b>namelist</b> nebo <b>nl</b>	Seznam názvů
<b>proces</b> nebo <b>prcs</b>	Proces
<b>fronta</b> nebo <b>q</b>	Fronta nebo fronty, které se shodují s parametrem názvu objektu
<b>QMGR</b>	Správce front
<b>rqmname</b> nebo <b>rqmn</b>	Název vzdáleného správce front
<b>služba</b> nebo <b>svcs</b>	Služba
<b>topic</b> nebo <b>top</b>	Téma

### -s *ServiceComponent*

Jsou-li podporovány instalovatelné autorizační služby, uvádí název autorizační služby, pro kterou se mají vypsat autorizace. Tento parametr je volitelný; pokud jej vynecháte, provede se ověření autorizace pro první instalovatelnou komponentu pro službu.

### -p *PrincipalName*

Tento parametr se vztahuje pouze k IBM MQ for Windows ; Systémy SYSTÉM UNIX uchovávat pouze záznamy skupinového oprávnění.

Jméno uživatele, pro kterého se má vypsat autorizace k uvedenému objektu. Název činitele může volitelně zahrnovat název domény, uvedený v následujícím formátu:

```
userid@domain
```

Další informace o zahrnutí názvů domén na jméno činitele najdete v tématu [Činitelé a skupiny](#).

### -g *GroupName*

Název skupiny uživatelů, pro kterou se mají vypsat autorizace. Můžete uvést pouze jedno jméno, které musí být jméno existující skupiny uživatelů.

Pouze pro produkt IBM MQ for Windows může název skupiny volitelně obsahovat název domény, který je zadán v následujících formátech:

```
GroupName@domain  
domain\GroupName
```

### -e

Zobrazí všechny profily používané k výpočtu kumulativního oprávnění, které má entita k objektu uvedenému v -n *Profile*. Proměnná *Profile* nesmí obsahovat žádné zástupné znaky.

Je třeba zadat také následující parametry:

- -m *QMGrName*
- -n *Profile*
- -t *ObjectType*

a buď -p *PrincipalName*, nebo -g *GroupName*.

-x

Zobrazit všechny profily se stejným názvem, jak je uvedeno v -n *Profile*. Tato volba se nevztahuje na objekt QMGR, takže požadavek na výpis paměti formuláře dmpmqaut -m QM -t QMGR ... -x je neplatný.

## Příklady

Následující příklady ukazují použití dmpmqaut pro výpis záznamů oprávnění pro generické profily:

1. Tento příklad vypíše všechny záznamy oprávnění s profilem, který odpovídá frontě a.b.c pro činitele user1.

```
dmpmqaut -m qm1 -n a.b.c -t q -p user1
```

Výsledný výpis paměti bude vypadat asi takto:

```
profile:      a.b.*
object type:  queue
entity:       user1
type:         principal
authority:    get, browse, put, inq
```

**Poznámka:** Uživatelé UNIX nemohou použít volbu -p; místo toho musí použít -g *groupname*.

2. Tento příklad vypíše všechny záznamy oprávnění s profilem, který odpovídá frontě a.b.c.

```
dmpmqaut -m qmgr1 -n a.b.c -t q
```

Výsledný výpis paměti bude vypadat asi takto:

```
profile:      a.b.c
object type:  queue
entity:       Administrator
type:         principal
authority:    all
-----
profile:      a.b.*
object type:  queue
entity:       user1
type:         principal
authority:    get, browse, put, inq
-----
profile:      a.**
object type:  queue
entity:       group1
type:         group
authority:    get
```

3. Tento příklad vypíše všechny záznamy oprávnění pro profil a.b.\*, fronty typu.

```
dmpmqaut -m qmgr1 -n a.b.* -t q
```

Výsledný výpis paměti bude vypadat asi takto:

```
profile:      a.b.*
object type:  queue
entity:       user1
type:         principal
authority:    get, browse, put, inq
```

4. Tento příklad vypíše všechny záznamy oprávnění pro správce front qmX.

```
dmpmqaut -m qmX
```

Výsledný výpis paměti bude vypadat asi takto:

```
profile:      q1
object type:  queue
entity:       Administrator
type:         principal
authority:    all
- - - - -
profile:      q*
object type:  queue
entity:       user1
type:         principal
authority:    get, browse
- - - - -
profile:      name.*
object type:  namelist
entity:       user2
type:         principal
authority:    get
- - - - -
profile:      pr1
object type:  process
entity:       group1
type:         group
authority:    get
```

5. Tento příklad vypíše všechny názvy profilů a typy objektů pro správce front qmX.

```
dmpmqaut -m qmX -l
```

Výsledný výpis paměti bude vypadat asi takto:

```
profile: q1, type: queue
profile: q*, type: queue
profile: name.*, type: namelist
profile: pr1, type: process
```

#### Poznámka:

1. Pouze pro IBM MQ for Windows , všechny zobrazené řídicí služby zahrnují informace o doméně, například:

```
profile:      a.b.*
object type:  queue
entity:       user1@domain1
type:         principal
authority:    get, browse, put, inq
```

2. Každá třída objektu má záznamy oprávnění pro každou skupinu nebo činitele. Tyto záznamy mají název profilu @CLASS a sledují oprávnění crt (vytvořit) společné pro všechny objekty dané třídy. Pokud se změní oprávnění crt pro jakýkoli objekt této třídy, tento záznam se aktualizuje. Příklad:

```
profile:      @class
object type:  queue
entity:       test
entity type:  principal
authority:    crt
```

To ukazuje, že členové skupiny test mají oprávnění crt ke třídě queue.

3. Pouze pro databázi IBM MQ for Windows jsou členové skupiny "Administrátoři" standardně získali oprávnění k úplnému oprávnění. Toto oprávnění je však automaticky poskytnuto OAM a není definováno záznamy oprávnění. Příkaz dmpmqaut zobrazí oprávnění definované pouze pro záznamy oprávnění. Pokud nebyl záznam oprávnění výslovně definován, pak spuštění příkazu dmpmqaut pro skupinu "Administrators" nezobrazí žádný záznam oprávnění pro tuto skupinu.

## dmpmqcfig

Chcete-li vypsat konfiguraci správce front IBM MQ , použijte příkaz **dmpmqcfig** .



### Účel

Pomocí příkazu **dmpmqcfig** můžete vypsat konfiguraci správce front IBM MQ . Pokud byl upraven nějaký výchozí objekt, musí být použita volba **-a**, pokud bude použita vypsaná konfigurace k obnově konfigurace.

Obslužný program **dmpmqcfig** vypisuje pouze odběry typu MQSUBTYPE\_ADMIN, tj. pouze odběry vytvořené pomocí příkazu MQSC **DEFINE SUB** nebo jeho ekvivalentu PCF. Výstup z příkazu **dmpmqcfig** je příkaz **runmqsc** , který umožňuje opětovné vytvoření odběru pro administraci. Odběry vytvořené aplikacemi, které používají volání MQSUB MQI typu MQSUBTYPE\_API, nejsou součástí konfigurace správce front, a to ani v případě, že jsou trvalé, a proto nejsou vypisovány produktem **dmpmqcfig**. Kanály produktu MQTT budou vráceny pouze pro typy **-t all** a **-t mqttchl**, je-li spuštěna služba telemetrie (MQXR). Pokyny, jak spustit telemetrickou službu, naleznete v tématu [Administrace produktu IBM MQ Telemetry](#).

**Poznámka:** Příkaz **dmpmqcfig** neprovede zálohu zásad IBM MQ Advanced Message Security . Chcete-li exportovat zásady produktu IBM MQ Advanced Message Security , ujistěte se, že jste spustili příkaz **dspmqspl** s příznakem **-export** . Tento příkaz exportuje zásady pro IBM MQ Advanced Message Security do textového souboru, který lze použít pro účely obnovy. Další informace viz [“dspmqspl” na stránce 74](#).



**Upozornění:**   Dotazy použité produktem **dmpmqcfig** se při výchozím nastavení dotazuje pouze na definice QSGDISP (QMGR). Další definice můžete zjistit pomocí proměnné prostředí AMQ\_DMPMQCFG\_QSGDISP\_DEFAULT, které lze nastavit na jednu z následujících hodnot:

#### LIVE

Zahrnout pouze objekty definované s QSGDISP (QMGR) nebo QSGDISP (COPY).

#### ALL

Zahrnout objekty definované s QSGDISP (QMGR) a QSGDISP (COPY). Je-li správce front členem skupiny sdílení front, jsou do něj zahrnuty také QSGDISP (GROUP) a QSGDISP (SHARED).

#### COPY

Zahrnout pouze, objekty definované s QSGDISP (COPY)

#### SKUPINA

Zahrnují pouze objekty definované s QSGDISP (GROUP); cílový správce front musí být členem skupiny sdílení front.

#### QMGR

Zahrnout pouze objekty definované s QSGDISP (QMGR). Toto je výchozí chování, používáte-li tuto proměnnou prostředí, aby odpovídalo stávajícímu chování produktu **dmpmqcfig**.


#### PRIVATE

Zahrnout pouze objekty definované s QSGDISP (QMGR) nebo QSGDISP (COPY).

#### SHARED

Zahrnout pouze, objekty definované s QSGDISP (SHARED).





## Volitelné parametry

**-?**

Dotažte se na zprávu o použití produktu `dmpmqcfg`.

**-c**

Vynutí připojení režimu klienta. Pokud je parametr `-c` kvalifikován s volbou `default`, použije se výchozí proces připojení klienta. Je-li vynechán parametr `-c`, je standardním nastavením pokusu o připojení ke správci front nejprve s použitím vazeb serveru a poté, co tento pokus selže, bude použita vazba klienta.

Je-li volba kvalifikována řetězcem MQSC DEFINE CHANNEL CHLTYPE (CLNTCONN), bude syntakticky analyzována a je-li to úspěšné, použije se k vytvoření dočasného připojení ke správci front.

**-x [ all | object | authrec | chlauth | sub | policy ]**

Filtrujte definiční proceduru, abyste zobrazili definice objektu, záznamy oprávnění, záznamy ověřování kanálu, trvalé odběry nebo zásady. Výchozí hodnota all je taková, že jsou vráceny všechny typy.

Všimněte si, že když uvedete typ exportu zásady, zásady zabezpečení pro správce front jsou nahlášeny v informacích o konfiguraci vypsaných.

**-a**

Vrátit definice objektů pro zobrazení všech atributů. Předvolba je vrátit pouze atributy, které se liší od výchozích nastavení pro typ objektu.

**-s SeqNumber**

Resetovat pořadové číslo kanálu pro typy odesílačích kanálů odesílatele, serveru a klastru s určenou číselnou hodnotou. Hodnota SeqNumber musí být v rozsahu 1 až 999999999.

**-z**

Aktivujte tichý režim, ve kterém jsou potlačena varování, jako např. ta, která se objevují při zjišťování atributů z správce front na vyšší úrovni příkazů.

**-n [ \* | ObjectName ]**

Filtrujte definice vytvořené objektem nebo názvem profilu, objekt/název profilu může obsahovat jednu hvězdičku. Volbu \* lze umístit pouze na konec zadaného řetězce filtru.

Záznamy oprávnění @class jsou zahrnuty do výstupu **dmpmqc fg** bez ohledu na uvedený objekt nebo filtr profilu.

**-t**

Vyberte jeden typ objektu, který má být exportován. Možné hodnoty jsou:

Hodnota	Popis
all	Všechny typy objektů
Ověřovací informace	Objekt ověřovacích informací
channel nebo chl	Kanál
COMMINFO	Objekt informací o komunikaci
lstr nebo listener	Listener
mqtchl	Kanál produktu MQTT
namelist nebo nl	Seznam názvů
proces nebo prcs	Proces
fronta nebo q	Fronta
QMGR	Správce front
srvc nebo service	Služba
topic nebo top	Téma

**-o [ mqsc | 1line | 2line | setmqaut | grtmqaut | setmqsp ]**

Možné hodnoty jsou:

Hodnota	Popis
MQSC	Multi-řádek MQSC, který lze použít jako přímý vstup do <b>runmqsc</b>
1line	MQSC se všemi atributy na jednom řádku pro linku ffig

Hodnota	Popis
2line	MQSC s výstupem na dvou řádcích. První řádek je příkazový řetězec MQSC a druhý je komentovaný verze s neměnnými hodnotami.
setmqaut	příkazy setmqaut pro správce front UNIX a Windows ; platné pouze v případě, že je zadán parametr -x authrec
grtmqmaut	Pouze Linux ; generuje iSeries syntaxi pro udělení přístupu k objektům.
Příkaz setmqsp1	Zásady zabezpečení pro správce front jsou vykazovány ve formátu řádků příkazu <b>setmqsp1</b> . Tento formát lze použít k vygenerování skriptů pro obnovení konfigurace zásad pro správce front.  Všimněte si, že příkazové řádky <b>setmqsp1</b> vytvořené tímto formátem obsahují parametry (-m), které specifikují správce front, ze kterého byla definice zálohována. Z toho vyplývá, že definice definic je třeba přehrát proti stejnému správci front.  Potřebujete-li zálohovat definice zásad z jednoho správce front a obnovit je do jiného správce front, zvažte použití výchozího formátu MQSC, v němž není explicitně zadán název správce front.

#### -q

Název fronty pro odpověď, který se používá při získávání informací o konfiguraci.

#### -r

Název vzdálené fronty správce front/fronty vysílání při použití režimu ve frontě. Je-li tento parametr vynechán, bude vypsána konfigurace pro přímo připojeného správce front (zadaná parametrem **-m**).

#### -m

Název správce front, s nímž má být navázáno připojení. Je-li vynechán, použije se výchozí název správce front.

#### **V 8.0.0.8 -w WaitTime**

Doba (v sekundách), po kterou **dmpmqc fg** čeká na odpovědi na své příkazy.

Jakékoli odpovědi přijaté po vypršení časového limitu budou vyřazeny, ale příkazy MQSC se stále spustí.

Kontrola časového limitu se provádí jednou pro každou odpověď na příkaz.

Uveďte čas v rozsahu od 1 do 999999; výchozí hodnota je 60 sekund.

Časově prošlé selhání je indikováno:

- Nenulový návratový kód do volajícího shellu nebo prostředí.
- Chybová zpráva pro stdout nebo stderr.

#### -u UserId

ID uživatele, který je oprávněn vpsat konfiguraci správců front.

### oprávnění

Uživatel musí mít oprávnění MQZAO\_OUTPUT (+ put), aby mohl přistupovat k vstupní frontě příkazů (SYSTEM.ADMIN.COMMAND.QUEUE) a oprávnění MQZAO\_DISPLAY (+ dsp) pro přístup k výchozí modelové frontě (SYSTEM.DEFAULT.MODEL.QUEUE) umožňuje vytvořit dočasnou dynamickou frontu v případě použití výchozí fronty odpovědi.

Uživatel musí také mít oprávnění MQZAO\_CONNECT (+ connect) a MQZAO\_INQUIRE (+ inq) pro správce front a oprávnění MQZAO\_DISPLAY (+ dsp) pro všechny požadované objekty.

Není požadováno žádné oprávnění na typu objektu (RQMNAME) k omezení nebo omezení použití příkazu **dmpmqc fg** k zobrazení podrobností o libovolném OBJTYPE (RQMNAME).

## Návratový kód.

Dojde-li k selhání **dmpmqc fg** , vrátí kód chyby. Jinak příkaz vypíše zápatí, příklad, který následuje:

```
*****
* Script ended on 2016-01-05 at 05.10.09
* Number of Inquiry commands issued: 14
* Number of Inquiry commands completed: 14
* Number of Inquiry responses processed: 273
* QueueManager count: 1
* Queue count: 55
* Namelist count: 3
* Process count: 1
* Channel count: 10
* AuthInfo count: 4
* Listener count: 1
* Service count: 1
* CommInfo count: 1
* Topic count: 5
* Subscription count: 1
* ChlAuthRec count: 3
* Policy count: 1
* AuthRec count: 186
* Number of objects/records: 273
*****
```

## Příklady

Chcete-li tyto příklady učinit, musíte se ujistit, že je váš systém nastaven pro vzdálenou operaci MQSC. Informace naleznete v tématu [Příprava správců front pro vzdálenou administraci](#) a [Příprava kanálů a přenosových front pro vzdálenou administraci](#).

```
dmpmqc fg -m MYQMGR -c "DEFINE CHANNEL(SYSTEM.ADMIN.SVRCONN) CHLTYPE(CLNTCONN)
CONNNAME('myhost.mycorp.com(1414)')"
```

vypíše všechny informace o konfiguraci ze vzdáleného správce front *MYQMGR* ve formátu MQSC a vytvoří ad hoc připojení klienta ke správci front pomocí kanálu klienta nazvaného *SYSTEM.ADMIN.SVRCONN*.

**Poznámka:** Je třeba zajistit, aby kanál připojení serveru se stejným názvem již existoval.

```
dmpmqc fg -m LOCALQM -r MYQMGR
```

vypíše všechny informace o konfiguraci ze vzdáleného správce front *MYQMGR* ve formátu MQSC, připojí se nejprve k lokálnímu správci front *LOCALQM* a odešle dotazové zprávy prostřednictvím tohoto lokálního správce front.

**Poznámka:** Je třeba zajistit, aby lokální správce front měl přenosovou frontu s názvem *MYQMGR* s dvojicí kanálů definovanou v obou směrech k odesílání a příjmu odpovědí mezi správci front.

### Související informace

[Obnovení konfigurace správce front](#)

## dmpmqlog


Zobrazit a formátovat část systémového protokolu IBM MQ .

## Účel

Příkaz `dmpmqlog` se používá k výpisu formátované verze systémového protokolu IBM MQ na standardní výstup.

Protokol, který má být vypsán, musí být vytvořen na stejném typu operačního systému, jako který se používá k vydání příkazu.

## Syntaxe



## Nepovinné parametry

### Počáteční bod výpisu

Pomocí jednoho z následujících parametrů určete pořadové číslo v protokolu (LSN), na kterém by měl být výpis spuštěn. Vynecháte-li tento parametr, začne se při výchozím nastavení výpis od LSN prvního záznamu v aktivní části protokolu.

#### -b

Spuštění výpisu paměti ze základního pořadového čísla v protokolu. Základní pořadové číslo v protokolu udává začátek rozsahu protokolu, který obsahuje začátek aktivní části protokolu.

#### -s *StartLSN*

Spuštění výpisu paměti ze zadaného čísla LSN. Číslo LSN je určeno ve formátu  
nnnn : nnnn : nnnn : nnnn.

Používáte-li cyklický protokol, hodnota LSN musí být rovna nebo větší než základní hodnota LSN protokolu.

#### -n *ExtentNumber*

Spuštění výpisu paměti z uvedeného čísla oblasti pro rozšíření. Číslo oblasti musí být v rozsahu 0 až 9999999.

Tento parametr je platný pouze pro správce front s použitím lineárního protokolování.

#### -e *EndLSN*

Konec výpisu paměti u zadaného čísla LSN. Číslo LSN je určeno ve formátu nnnn : nnnn : nnnn : nnnn.

#### -f *LogFilePath*

Absolutní (spíše než relativní) cesta k adresáři se soubory protokolu. Uvedený adresář musí obsahovat hlavičkový soubor protokolu ( amqh1ctl1.lfh) a podadresář s názvem active. Aktivní podadresář musí obsahovat soubory protokolu. Standardně se předpokládá, že soubory protokolu jsou v adresářích uvedených v informacích o konfiguraci IBM MQ . Použijete-li tuto volbu, budou názvy front přidružené k identifikátorům fronty zobrazeny ve výpisu pouze v případě, že použijete volbu -m k pojmenování názvu správce front, který má v cestě k adresáři soubor katalogu objektů.

Na systému, který podporuje dlouhé názvy souborů, se tento soubor nazývá qmqmobjcat a namapuje identifikátory fronty na názvy front, musí se jednat o soubor použitý při vytvoření souborů protokolu. Například pro správce front s názvem qm1 je katalogový soubor objektů umístěn v adresáři ..\qmgrs\qm1\qmanager\ . K tomu, abyste dosáhli tohoto mapování, možná budete muset vytvořit dočasný správce front, například pojmenovaný tmpq, nahradit jeho katalog objektů asociovaným se specifickými soubory protokolů a pak spustit dmpmqlog, který uvádí -m tmpq a -f s absolutním názvem cesty k adresáři se soubory protokolů.

### -m QMgrName

Název správce front. Pokud tento parametr vynecháte, použije se název výchozího správce front.

**Poznámka:** Nevypisujte protokol, je-li spuštěn správce front, a nespouštějte správce front, když je spuštěn server dmpmqlog .


## dmpmqmsg


Dříve obslužný program pro načtení a uvolnění fronty produktu IBM MQ .

### Účel

Pomocí obslužného programu **dmpmqmsg** můžete zkopírovat nebo přesunout obsah fronty nebo její zprávy do souboru.

### Syntaxe





## Nepovinné parametry

### **-m** *QueueManagerName*

Název správce front, ve kterém existuje fronta nebo fronty.

### **-i** nebo **-I** *Input queue name*

Název vstupní fronty.

**Poznámka:** Při použití příkazu *-i* bude fronta použita, zatímco při použití volby *-I* budou zprávy z fronty načítány.

### **-f** nebo **-F** *Filename*

Uvádí buď název zdrojového souboru, nebo cílového souboru.

**Poznámka:** Použití *-F* v cílovém souboru vynutí výstup do souboru, pokud již existuje. Program se vás nezeptá, zda by měl být soubor přepsán.

**-o Output queue name**

Uvádí název výstupní fronty.

**-a**

Řídí, zda je soubor otevřen v režimu append nebo v binárním režimu, přidáním jedné z následujících hodnot do klíčového slova:

**a**

Režim připojení

**b**

Binární režim

**-c**

Připojit se v režimu klienta.

Pokud tento parametr nevyberete, je obslužný program spuštěn v lokálním režimu, což je výchozí nastavení.

Tato volba není k dispozici na systému z/OS.

**-P**

Řídí, zda jsou zprávy přijaté z fronty převedeny.

Použijte příkaz

```
-P <CCSID> [ : X 'Encoding' ]
```

Například: -P850:111

**-C**

Řídí volbu kontextu přidáním jedné z následujících hodnot do klíčového slova:

**A**

Nastavit celý kontext. Toto je výchozí hodnota.

**I**

Nastavit kontext identity.

**a**

Projít celý kontext.

**p**

Předat kontext identity.

Použití voleb *pass* nelze použít, pokud jsou zdrojové zprávy procházeny ve frontě.

**d**

Výchozí kontext.

**n**

Žádný kontext.

**-d**

Řídí volbu zobrazení nebo volby, přidáním jedné nebo více z následujících hodnot do klíčového slova. Například -dsCM:

**a**

Přidejte sloupce ASCII do hexadecimálního výstupu v souboru na podporu čitelnosti.

**A**

Je-li to možné, napište data ASCII na data.

 Na platformách EBCDIC jsou data místo toho zapsána v EBCDIC.

**c**

Výstup dat *ApplicationOriginData* a *ApplicationIdentityData* jako znaků

**C**

Zobrazte *Korelační identifikátor* v souhrnu fronty.



**H**

Nepište záhlaví souboru.

Soubory vytvořené s touto volbou nejsou zaváděné programem, protože program nerozpoznal formát souboru. Je-li to však nezbytné, můžete použít editor k ručnímu přidání příslušného záhlaví, aby byl soubor zaváděný.

**i**

Zahrnout do výstupu index zpráv.

**p**

Tisknutelný výstupní formát znaků.

Tento formát není bezpečný pro kódovou stránku. Načtení souboru zapsaného v tomto formátu, zatímco spuštění v nové kódové stránce nezaručuje, že bude produkovat stejnou zprávu.

**s**

Napište jednoduchý souhrn zpráv nalezených na vstupu.

**M**

Zobrazte *Identifikátor zprávy* v souhrnu fronty.

**N**

Nepište obsah deskriptoru zpráv, pouze informační obsah zprávy.

**t**

výstupní formát textového řádku.

Tento formát není bezpečný pro kódovou stránku. Načtení souboru zapsaného v tomto formátu, zatímco spuštění v nové kódové stránce nezaručuje, že bude produkovat stejnou zprávu.

**T**

Zobrazí čas, kdy byla zpráva ve frontě.

**t <Length>**

Nastavit šířku dat pro výstup.

**-D**

Přidejte prodlevu, vyjádřenou v milisekundách, před zápisem zprávy do výstupního cíle přidáním jedné z následujících hodnot do klíčového slova. Například.

**< kladná hodnota >**

Přidejte pevnou prodlevu před vložením zprávy. Například -D500 umístí každou zprávu o polovinu vteřiny na sebe.

**< záporná hodnota >**

Přidejte náhodné zpoždění, až do zadané hodnoty před vložením zprávy. Například -D-10000 přidá náhodné zpoždění až 10 sekund před vložením zprávy.

**r < hodnota>**

Přehraje zprávy v procentech jejich původní rychlosti vložení. Příklad:

**r**

Přehraje zprávy při jejich původní rychlosti.

**r50**

Znovu přehrává zprávy na polovinu jejich původní rychlosti.

**r200**

Znovu přehrává zprávy ve dvojnásobné jejich původní rychlosti.

**-g**

Filtrovat podle identifikátoru zprávy, identifikátoru korelace nebo identifikátoru skupiny, a to přidáním jedné z následujících hodnot do klíčového slova.

**P<value>**

Získat podle identifikátoru korelace znaků.

**P<value>**

Získat podle identifikátoru znakové zprávy.

- g < hodnota >**  
Získat podle identifikátoru skupiny znaků.
- xc < hodnota >**  
Získat podle hexadecimálního identifikátoru korelace.
- xm < hodnota >**  
Získejte hexadecimální identifikátor zprávy.
- xg < hodnota >**  
Načtení hexadecimálním identifikátorem skupiny.
- h**  
Demontovat záhlaví.  
Libovolné záhlaví fronty nedoručených zpráv (MQDLH) nebo Hlavička přenosové fronty (MQXQH) se odebere ze zprávy před zápisem zprávy.
- o**  
Název výstupní fronty.
- p**  
Způsobí, že je zdrojová fronta vyprázdněna ve zprávách, protože jsou zkopírovány do cílového místa určení.
- q**  
Nastavuje klidový režim. Je-li nastaveno, program nevytiskne svůj obvyklý souhrn aktivity.
- r**  
**Poznámka:** Je-li příkaz **dmpmqmsg** spuštěn s parametrem **-r** nastaveným na hodnotu 0, příkaz zkopíruje všechny zprávy do místa určení bez ohledu na to, zda se jedná o soubor nebo frontu.  
Nastaví vhodný rozsah zpráv přidáním jedné z následujících hodnot do klíčového slova.
- x**  
Zobrazí se pouze zpráva x, například **-r10**. Pokud **r** je 0, okopíruje všechny zprávy do místa určení.
- x..y**  
Ze zprávy x na zprávu y. Například **-r 10 . . 20**. **-r0 . . 9** zkopíruje jednu až devět zpráv do místa určení.
- x#y**  
Výstup zpráv y se spouští ve zprávě x. Například **-r 100#10**. , **-r0#4** zkopíruje jednu až čtyři zprávy do místa určení.
- #x**  
Výstup prvních zpráv produktu x , například **-r #100**. Příkaz **-r \#0** zkopíruje všechny zprávy do místa určení.
- t**  
Nastavte limit zpráv transakce. Není-li příznak **-n** nastaven, všechny zprávy se provádějí v jediné transakci.
- n**  
Operace zprávy jsou rozděleny do skupin n zpráv. Například **-t 1000** se zabývá 1000 zprávami v jedné transakci.
- T**  
Umožňuje výběr zpráv na základě stáří zprávy.  
Informace o výběru pomocí stáří zpráv viz [“Použití stáří zpráv”](#) na stránce 51 .
- s nebo -e**  
Umožňuje výběr zpráv na základě obsahu zprávy.  
Na platformách ASCII ( Windows a SYSTÉM UNIX a Linux ) Použijte volbu **-s** k vyhledání nativně zakódovaného řetězce; na platformách EBCDIC ( z/OS ) Pomocí volby **-e** můžete vyhledávat nativně kódovaný řetězec.

Informace o výběru obsahu pomocí obsahu zpráv naleznete v příručce [“Použití obsahu zprávy”](#) na [stránce 51](#).

#### **-w**

Interval čekání, v sekundách, pro spotřebu zpráv. Je-li uveden, program čeká na příchod zpráv, pro uvedené období, před ukončením.

Příklady použití obslužného programu naleznete v části [Příklady použití obslužného programu \*\*dmpmqmsg\*\*](#).

### **Výběr zpráv**

Následující informace popisují, jak výběr zpráv probíhá pomocí stáří zprávy a obsahu zprávy.

### **Použití stáří zpráv**

Můžete zvolit zpracování pouze zpráv starších, než je určitý časový interval pomocí parametru `-T`.

Časový interval může být určen ve dnech, hodinách a minutách. Obecný formát je `[days:]hours:]minutes`.

Parametr může mít jeden nebo dva časy, `-T [OlderThanTime] [,YoungerThanTime]`.

Příklad:

- Zobrazit zprávy starší než pět minut

```
dmpmqmsg -m QM1 -i Q1 -fstdout -T5
```

- Zobrazit zprávy mladší než pět minut

```
dmpmqmsg -m QM1 -i Q1 -fstdout -T,5
```

- Zobrazit zprávy starší než jeden den, ale mladší než dva dny.

```
dmpmqmsg -m QM1 -i Q1 -fstdout -T1440,2880
```

- Následující příkaz zkopíruje zprávy starší než jedna hodina od Q1 do Q2.

```
dmpmqmsg -m QM1 -i Q1 -o Q2 -T1:0
```

- Následující příkaz přesouvá zprávy starší než jeden týden z fronty Q1 do Q2.

```
dmpmqmsg -m QM1 -I Q1 -o Q2 -T7:0:0
```

### **Použití obsahu zprávy**

Můžete uvést maximálně tři z každého hledaného řetězce. Je-li použito více řetězců, zachází se s nimi takto:

#### **Kladné vyhledávací řetězce**

Je-li použito více kladných řetězců, všechny řetězce musí být přítomny, aby se hledání shodovalo. Například příkaz

```
dmpmqmsg -iMATCH -s LIVERPOOL -s CHELSEA
```

vrací pouze zprávy, které obsahují oba řetězce.

#### **Negativní vyhledávací řetězce**

Je-li použito více negativních řetězců, nesmí být pro hledání shody zadán žádný z řetězců. Například příkaz

```
dmpmqmsg -IMATCH -S HOME -S DRAW
```

vrací pouze zprávy, které neobsahují žádný řetězec.


## dspmq

Zobrazit informace o správcích front.

## Účel

Příkaz dspmq se používá k zobrazení názvů a podrobností správců front v systému.

## Syntaxe



## Povinné parametry

Není

## Nepovinné parametry

**-a**

Zobrazí pouze informace o aktivních správcích front.

Správce front je aktivní, pokud je přidružen k instalaci, ze kterého byl vydán příkaz **dspmq**, a jeden nebo více z následujících výroků jsou pravdivé:

- Správce front je spuštěn.
- Modul listener pro správce front je spuštěn.
- Proces je připojen ke správci front

**-m QMgrName**

Správce front, pro který se mají zobrazit podrobnosti. Pokud není zadán žádný název, jsou zobrazeny všechny názvy správců front.

**-n**

Potlačí překlad výstupních řetězců.

**-s**

Je zobrazen provozní stav správců front. Tento parametr je výchozím nastavením stavu.

Parametr *-o status* je ekvivalentní s parametrem *-s*.

**-o all**

Je zobrazen provozní stav správců front a informace o tom, zda se jedná o výchozího správce front.

V systémech Windows, SYSTÉM UNIX a Linux, název instalace (INSTNAME), instalační cesta (INSTPATH) a instalační verze (INSTVER) instalace, ke které je správce front přidružen, se také zobrazí.

**-o default**

Zobrazí, zda je některý z správců front výchozím správcem front.

**-o installation**

Windows, pouze SYSTÉM UNIX a Linux .

Zobrazí název instalace (INSTNAME), instalační cestu (INSTPATH) a verzi instalace (INSTVER) pro instalaci, ke které je správce front přidružen.

**-o status**

Je zobrazen provozní stav správců front.

**-o standby**

Zobrazí, zda správce front aktuálně povoluje spuštění instance v pohotovostním režimu. Možné hodnoty jsou zobrazeny v [Tabulka 8 na stránce 53](#).

<i>Tabulka 8. Rezervní hodnoty</i>	
<b>Hodnota</b>	<b>Popis</b>
Povoleno	Správce front je spuštěn a povoluje instance v pohotovostním režimu.
Nepovoleno	Správce front je spuštěn a nepovolí instance v pohotovostním režimu.
Nelze použít	Správce front není spuštěn. Můžete spustit správce front a tato instance bude aktivní, bude-li úspěšně spuštěna.

**-x**

Zobrazí se informace o instancích správce front. Možné hodnoty jsou zobrazeny v [Tabulka 9 na stránce 53](#).

<i>Tabulka 9. Hodnoty instance</i>	
<b>Hodnota</b>	<b>Popis</b>
Aktivní	Instance je aktivní instance.
Odloženo	Instance se nachází v instanci v pohotovostním režimu.

**-c**

Zobrazí seznam procesů momentálně připojených k dílčím oblastem IPCC, QMGR a PERSISTENT pro správce front.

Tento seznam obvykle obsahuje například:

- Procesy správce front
- Aplikace, včetně těch, které brání ukončení práce systému
- Moduly listener

## Stavy správců front

Níže je uveden seznam různých stavů, ve které může správce front být:

Tabulka 10. Stavby správců front.

<b>Stavy správců front</b>
Spouštění
Spuštěno
Spuštěno v pohotovostním režimu
Spuštěno jinde
Uvedení do klidového stavu
Okamžité ukončení
Ukončování preventivně
Normálně ukončeno
Okamžitě ukončeno
Neočekávané ukončení
Ukončeno preventivně
Stav není k dispozici

## Návratové kódy

Tabulka 11. Identifikátory návratového kódu a popisy

### Návratový Popis kód.

0	Příkaz byl dokončen normálně
5	Spuštěný správce front
36	Byly zadány neplatné argumenty
58	Bylo zjištěno nekonzistentní použití instalací
66	Neočekávaná chyba
72	Chyba názvu správce front

### Příklady

1. Následující příkaz zobrazuje správce front na tomto serveru:

```
dspmqr -o all
```

2. Následující příkaz zobrazí informace o rezervních informacích pro správce front na tomto serveru, které byly ukončeny okamžitě:

```
dspmqr -o standby
```

3. Následující příkaz zobrazí informace o rezervních informacích a instanci informací o instanci pro správce front na tomto serveru:

```
dspmqr -o standby -x
```

## dspmqaut

Příkaz dspmqaut zobrazí oprávnění určitého objektu produktu IBM MQ .

### Účel


Příkaz dspmqaut se používá k zobrazení aktuálních autorizací pro zadaný objekt.

Je-li ID uživatele členem více než jedné skupiny, zobrazí tento příkaz kombinované autorizace všech skupin.

Může být uvedena pouze jedna skupina nebo činitel.

Další informace o komponentách autorizační služby naleznete v tématu [Instalovatelné služby](#), [Komponenty služba](#) [Rozhraní autorizační služby](#).

### Syntaxe



### Povinné parametry

#### -n *Profile*

Název profilu, pro který se mají zobrazit autorizace. Autorizace platí pro všechny objekty IBM MQ s názvy, které odpovídají uvedenému názvu profilu.

Tento parametr je povinný, pokud nezobrazujete autorizace správce front. V tomto případě ji nesmíte zahrnout, a místo toho zadejte název správce front pomocí parametru -m .

#### -t *ObjectType*

Typ objektu, na kterém se má provést dotaz. Možné hodnoty jsou:

Tabulka 12. Typ objektu, na kterém se má provést dotaz.	
Typ objektu	Popis
<b>Ověřovací informace</b>	Objekt ověřovacích informací, který se používá pro zabezpečení kanálu SSL (Secure Sockets Layer).
<b>channel</b> nebo <b>chl</b>	Kanál
<b>clntconn</b> nebo <b>clcn</b>	Kanál připojení klienta
<b>listener</b> nebo <b>lstr</b>	Listener
<b>namelist</b> nebo <b>nl</b>	Seznam názvů
<b>proces</b> nebo <b>prcs</b>	Proces
<b>fronta</b> nebo <b>q</b>	Fronta nebo fronty, které se shodují s parametrem názvu objektu
<b>QMGR</b>	Správce front

Tabulka 12. Typ objektu, na kterém se má provést dotaz. (pokračování)	
Typ objektu	Popis
<b>rqmname</b> nebo <b>rqmn</b>	Název vzdáleného správce front
<b>služba</b> nebo <b>srvc</b>	Služba
<b>topic</b> nebo <b>top</b>	Téma

## Nepovinné parametry

### -m *QMgrName*

Název správce front, ve kterém chcete provést dotaz. Tento parametr je volitelný v případě, že zobrazujete autorizace výchozího správce front.

### -g *GroupName*

Jméno skupiny uživatelů, na které se má provést dotaz. Můžete uvést pouze jedno jméno, které musí být jméno existující skupiny uživatelů.

Pouze pro produkt IBM MQ for Windows může název skupiny volitelně obsahovat název domény, který je zadán v následujících formátech:

```
GroupName@domain
domain\GroupName
```

### -p *PrincipalName*

Jméno uživatele, pro kterého se mají zobrazit autorizace k uvedenému objektu.

Pouze pro IBM MQ for Windows může název řídicí služby volitelně zahrnovat název domény, uvedený v následujícím formátu:

```
userid@domain
```

Další informace o zahrnutí názvů domén na jméno činitele najdete v tématu [Činitelé a skupiny](#).

### -s *ServiceComponent*

Jsou-li podporovány instalovatelné autorizační služby, uvádí název služby autorizace, na kterou se autorizace vztahuje. Tento parametr je volitelný; pokud jej vynecháte, provede se ověření autorizace pro první instalovatelnou komponentu pro službu.

## Vrácené parametry

Vrátí seznam oprávnění, který může obsahovat žádné, jednu nebo více autorizačních hodnot. Každá vrácená hodnota autorizace znamená, že jakékoli ID uživatele v uvedené skupině nebo činiteli má oprávnění k provedení operace definované touto hodnotou.

Tabulka 13 na stránce 56 ukazuje oprávnění, která mohou být poskytnuta různým typům objektů.

Tabulka 13. Určení oprávnění pro různé typy objektů											
Oprávnění	Fronta	Proces	Správce front	Název vzdáleného správce front	Seznam názvů	Téma	Ověřovací informace	CLNTCO NN	Kanál	Modul listener	Služba
vše	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
almdm	Ano	Ano	Ano	Ne	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
allmqj	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ne	Ne	Ne	Ne



Tabulka 13. Určení oprávnění pro různé typy objektů (pokračování)

Oprávnění	Fronta	Proces	Správce front	Název vzdáleného správce front	Seznam názvů	Téma	Ověřovací informace	CLNTCO NN	Kanál	Modul listener	Služba
Není	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
altusr	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
procházet	Ano	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
chg	Ano	Ano	Ano	Ne	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
clr	Ano	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
connect	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
crt	Ano	Ano	Ano	Ne	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
ctrl	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne	Ano	Ano	Ano
ctrlx	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne
dlt	Ano	Ano	Ano	Ne	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
dsp	Ano	Ano	Ano	Ne	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
get	Ano	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
PUB	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
put	Ano	Ne	Ne	Ano	Ne	Ano	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
inq	Ano	Ano	Ano	Ne	Ano	Ne	Ano	Ne	Ne	Ne	Ne
passall	Ano	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
passid	Ano	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
obnovení	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
set	Ano	Ano	Ano	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
setall	Ano	Ne	Ano	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
setid	Ano	Ne	Ano	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
SUB	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
system	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne

Následující seznam definuje autorizace přidružené ke každé hodnotě:

Tabulka 14. Oprávnění přidružená ke každé hodnotě.	
Hodnota	Popis
vše	Použijte všechny operace související s objektem. Oprávnění all se rovná sjednocení oprávnění alladm, allmqia system odpovídající danému typu objektu.
almdm	Provádět všechny administrační operace související s objektem.
allmqi	Použít všechna volání MQI relevantní pro daný objekt
altusr	Určení alternativního ID uživatele pro volání MQI

Tabulka 14. Oprávnění přidružená ke každé hodnotě. (pokračování)

Hodnota	Popis
procházet	Načtení zprávy z fronty zadáním volání MQGET s volbou BROWSE
chg	Změnit atributy určeného objektu pomocí příslušné sady příkazů
clr	Vyčištění fronty (pouze příkaz PCF příkaz Clear queue) nebo téma
ctrl	Spuštění a zastavení uvedeného kanálu, modulu listener nebo služby a příkazu ping na určený kanál.
ctrlx	Resetovat nebo vyřešit určený kanál
connect	Připojení aplikace k zadanému správci front zadáním volání MQCONN
crt	Vytvoření objektů určeného typu pomocí příslušné sady příkazů
dlt	Odstraňte uvedený objekt pomocí příslušné sady příkazů
dsp	Zobrazit atributy uvedeného objektu pomocí příslušné sady příkazů
get	Načtení zprávy z fronty zadáním volání MQGET .
inq	Vytvoření dotazu pro určitou frontu zadáním volání MQINQ
passall	Předat celý kontext
passid	Předat kontext identity
PUB	Publikujte zprávu na téma pomocí volání MQPUT .
put	Vložit zprávu do určité fronty zadáním volání MQPUT
obnovení	Obnovte odběr pomocí volání MQSUB .
set	Nastavení atributů ve frontě z rozhraní MQI zadáním volání MQSET
setall	Nastavit celý kontext
setid	Nastavit kontext identity
SUB	Vytvoření, změna nebo obnovení odběru pro téma pomocí volání MQSUB .
system	Použít správce front pro interní systémové operace

Oprávnění pro administrační operace, jsou-li podporovány, se vztahují na tyto sady příkazů:

- Řídicí příkazy
- Příkazy MQSC
- příkazy PCF

## Návratové kódy

## Návratový kód. Popis

0	Úspěšná operace
26	Správce front spuštěný jako instance v pohotovostním režimu.
36	Byly zadány neplatné argumenty
40	Správce front není k dispozici.
49	Správce front - zastavování
58	Bylo zjištěno nekonzistentní použití instalací
69	Úložný prostor není k dispozici
66	Neočekávaná chyba
72	Chyba názvu správce front
133	Neznámý název objektu
145	Neočekávaný název objektu
146	Chybí název objektu
147	Chybí typ objektu
148	Neplatný typ objektu
149	Chybí název entity

## Příklady

- Následující příklad ukazuje příkaz k zobrazení autorizace pro správce front `saturn.queue.manager` přidružený ke skupině uživatelů `staff`:

```
dspmqaout -m saturn.queue.manager -t qmgr -g staff
```

Výsledky tohoto příkazu jsou:

```
Entity staff has the following authorizations for object:
  get
  browse
  put
  inq
  set
  connect
  altusr
  passid
  passall
  setid
```

- Následující příklad zobrazuje oprávnění `user1` má pro frontu `a.b.c`:

```
dspmqaout -m qmgr1 -n a.b.c -t q -p user1
```

Výsledky tohoto příkazu jsou:

```
Entity user1 has the following authorizations for object:
  get
  put
```

## dspmqcsv

Je zobrazen stav příkazového serveru

### Účel

Použijte příkaz **dspmqcsv** k zobrazení stavu příkazového serveru pro uvedeného správce front.

Stav může mít jednu z následujících hodnot:

- Spouštění
- Spuštěno
- Spuštění s SYSTEM.ADMIN.COMMAND.QUEUE není povolena pro získání
- Ukončení
- Zastaveno

Příkaz **dspmqcsv** je třeba použít z instalace přidružené ke správci front, se kterým pracujete. Pomocí příkazu `dspmq -o installation` můžete zjistit, která instalace správce front je přidružena.

### Syntaxe



### Povinné parametry

Není

### Nepovinné parametry

#### **QMGrName**

Název lokálního správce front, pro který je požadován stav příkazového serveru.

### Návratové kódy

#### **Návratový kód.**

Návratový kód.	Popis
0	Příkaz byl dokončen normálně
10	Příkaz byl dokončen s neočekávanými výsledky
20	Při zpracování došlo k chybě

### Příklady

Následující příkaz zobrazí stav příkazového serveru přidruženého k produktu `venus.q.mgr`:

```
dspmqcsv venus.q.mgr
```

## Související příkazy

Příkaz	Popis
strmqcsv	Spustit příkazový server
endmqcsv	Ukončení příkazového serveru


## dspmqfls

Zobrazte názvy souborů odpovídající objektům produktu IBM MQ .

## Účel

Příkaz `dspmqfls` se používá k zobrazení skutečného názvu systému souborů pro všechny objekty IBM MQ , které odpovídají zadanému kritériu. Tento příkaz můžete použít k identifikaci souborů přidružených k určitému objektu. Tento příkaz je užitečný pro zálohování určitých objektů. Informace o transformaci názvu viz [Základní informace o názvech souborů produktu IBM MQ](#) .

## Syntaxe



## Povinné parametry

### *GenericObjName*

Název objektu. Název je řetězec bez příznaku a je povinný parametr. Vynechání názvu vrátí chybu.

Tento parametr podporuje na konci řetězce hvězdičku (\*) jako zástupný znak.

## Nepovinné parametry

### **-m QMgrName**

Název správce front, pro který mají být zkontrolovány soubory. Vynecháte-li tento název, bude příkaz pracovat s výchozím správcem front.

### **-t ObjType**

Typ objektu. V následujícím seznamu jsou uvedeny platné typy objektů. Zkrácené jméno je zobrazeno jako první následované celým jménem.

Tabulka 15. Platné typy objektů.	
Typ objektu	Popis
* nebo vše	Všechny typy objektů; tento parametr je výchozí
<b>Ověřovací informace</b>	Objekt ověřovacích informací, pro použití se zabezpečením kanálu Secure Sockets Layer (SSL)
<b>channel</b> nebo <b>chl</b>	Kanál
<b>clntconn</b> nebo <b>clcn</b>	Kanál připojení klienta
<b>catalog</b> nebo <b>ctlg</b>	Katalog objektů

Tabulka 15. Platné typy objektů. (pokračování)	
Typ objektu	Popis
<b>namelist</b> nebo <b>nl</b>	Seznam názvů
<b>listener</b> nebo <b>lstr</b>	Listener
<b>proces</b> nebo <b>prcs</b>	Proces
<b>fronta</b> nebo <b>q</b>	Fronta nebo fronty, které se shodují s parametrem názvu objektu
<b>qalias</b> nebo <b>qa</b>	Fronta aliasů
<b>qlocal</b> nebo <b>ql</b>	Lokální fronta
<b>qmodel</b> nebo <b>qm</b>	Modelová fronta
<b>qremote</b> nebo <b>qr</b>	Vzdálená fronta
<b>QMGR</b>	Objekt správce front
<b>služba</b> nebo <b>srvc</b>	Služba

#### Poznámka:

1. Příkaz `dspmqfls` zobrazí název adresáře, který obsahuje frontu, **not** název fronty samotné.
2. V systému IBM MQ for UNIX musíte zabránit tomu, aby shell interpretoval význam speciálních znaků, například hvězdička (\*). Způsob, jakým to provedete, závisí na shellu, který používáte. Může zahrnovat použití jednoduchých uvozovek, dvojitých uvozovek nebo zpětného lomítka.

## Návratové kódy

#### Návratový kód. Popis

- |    |   |
|----|---|
| 0  | Příkaz byl dokončen normálně                      |
| 10 | Příkaz byl dokončen, ale ne zcela podle očekávání |
| 20 | Při zpracování došlo k chybě                      |

#### Příklady

1. Následující příkaz zobrazí podrobnosti o všech objektech s názvy začínajícími `SYSTEM.ADMIN` definovaným na výchozím správci front.

```
dspmqfls SYSTEM.ADMIN*
```

2. Následující příkaz zobrazí podrobnosti o souboru pro všechny procesy s názvy začínajícími `PROC` definovanými ve správci front `RADIUS`.

```
dspmqfls -m RADIUS -t prcs PROC*
```


## dspmqinf

Zobrazit informace o konfiguraci IBM MQ (pouze Windows a SYSTÉM UNIX).

## Účel

Použijte příkaz `dspmqlinf` k zobrazení informací o konfiguraci IBM MQ .

## Syntaxe



## Povinné parametry

### **StanzaName**

Název stanzy. To znamená, že hodnota klíčového atributu, která rozlišuje mezi více stanzami stejného typu.

## Nepovinné parametry

### **-s StanzaType**

Typ oddílu, který se má zobrazit. Je-li vynechán, zobrazí se oddíl QueueManager .

Jediná podporovaná hodnota *StanzaType* je QueueManager.

### **-o stanza**

Zobrazí informace o konfiguraci ve formátu stanza tak, jak je zobrazeno v souborech `.ini` . Tento formát je výchozí výstupní formát.

Tento formát se používá k zobrazení informací o sekci ve formátu, který se snadno čte.

### **-o command**

Zobrazí konfigurační informace jako příkaz `addmqinf` .

Informace o instalaci přidružené ke správci front se při použití tohoto parametru nezobrazí. Příkaz `addmqinf` nevyžaduje informace o instalaci.

Tento formát použijte pro vložení do příkazového shellu.

## Návratové kódy

Návratový kód.	Popis
----------------	-------

0	Úspěšná operace
39	Chybné parametry příkazového řádku
44	Oddíl neexistuje
58	Bylo zjištěno nekonzistentní použití instalací
69	Úložný prostor není k dispozici
66	Neočekávaná chyba
72	Chyba názvu správce front

## Příklady

```
dspmqlinf QM.NAME
```

Příkaz standardně hledá sekci QueueManager s názvem QM.NAME a zobrazí ji ve formátu sekce.

```
QueueManager:  
Name=QM.NAME  
Prefix=/var/mqm  
Directory=QM!NAME  
DataPath=/MQHA/qmgrs/QM!NAME  
InstallationName=Installation1
```

Následující příkaz dává stejný výsledek:

```
dspmqlnf -s QueueManager -o stanza QM.NAME
```

Další příklad zobrazí výstup ve formátu **addmqinf**.

```
dspmqlnf -o command QM.NAME
```

Výstup se nachází na jednom řádku:

```
addmqinf -s QueueManager -v Name=QM.NAME -v Prefix=/var/mqm -v Directory=QM!NAME  
-v DataPath=/MQHA/qmgrs/QM!NAME
```

## Poznámky k použití

Chcete-li vytvořit instanci správce front s více instancemi na jiném serveru, použijte příkaz `dspmqlnf` s položkou `addmqinf`.

Chcete-li použít tento příkaz, musíte být administrátorem produktu IBM MQ a členem skupiny `mqm`.

## Související příkazy

Příkaz	Popis
<a href="#">“addmqinf” na stránce 10</a>	Přidat informace o konfiguraci správce front
<a href="#">“rmvmqlnf” na stránce 101</a>	Odebrat informace o konfiguraci správce front


## dspmqlnst

Zobrazit položky instalace z `mqinst.ini` na SYSTÉM UNIX, Linuxu a Okna.

## Účel

Soubor `mqinst.ini` obsahuje informace o všech instalacích produktu IBM MQ v systému. Další informace o souboru `mqinst.iniviz` [Instalační konfigurační soubor, mqinst.ini](#).

## Syntaxe



Poznámky:

<sup>1</sup> Jsou-li zadány společně, musí se název instalace a instalační cesta odkazovat na stejnou instalaci.



## Povinné parametry

Není

## Nepovinné parametry

### **-n *InstallationName***

Název instalace.

### **-p *InstallationPath***

Instalační cesta.

?

Zobrazí informace o použití.

## Návratové kódy

### Návratový kód. Popis

0	Položka byla zobrazena bez chyby
36	Byly zadány neplatné argumenty
44	Položka neexistuje
59	Byla zadána neplatná instalace
66	Neočekávaná chyba
89	Chyba souboru .ini
96	Nelze zamknout soubor .ini
131	Problém prostředku

## Příklady

1. Zobrazte podrobnosti všech instalací produktu IBM MQ v systému:

```
dspmqinst
```

2. Dotažte se na položku pro instalaci s názvem *Installation3*:

```
dspmqinst -n Installation3
```

3. Zadejte dotaz na položku s instalační cestou produktu */opt/mqm*:

```
dspmqinst -p /opt/mqm
```

4. Dotažte se na položku pro instalaci s názvem *Installation3*. Jeho očekávaná instalační cesta je */opt/mqm*:

```
dspmqinst -n Installation3 -p /opt/mqm
```

## dspmqrte


Určete trasu, kterou zpráva převzala prostřednictvím sítě správce front.


## Účel

Aplikace směřování pro IBM MQ (dspmqrte) může být spuštěna na všech platformách kromě z/OS. Po zadání příkazu dspmqrte můžete spustit aplikaci pro směřování zobrazení IBM MQ jako klienta správce front produktu IBM MQ for z/OS zadáním parametru -c.

Aplikace pro zobrazení cesty IBM MQ generuje a umísťuje zprávu trasování cesty do sítě správce front. Protože zpráva trasování cesty putuje přes síť správce front, informace o aktivitě jsou zaznamenány. Když zpráva trasování přenosové cesty dosáhne své cílové fronty, informace o aktivitě se shromáždí pomocí aplikace pro zobrazení trasy IBM MQ a zobrazí se. Další informace a příklady použití aplikace pro zobrazení cesty IBM MQ viz [IBM MQ zobrazení trasy aplikací](#).

## Syntaxe





#### Poznámky:

<sup>1</sup> Pokud je položka *Persistence* zadána jako *yes* je doprovázena požadavkem na zprávu odpovědi trasování-přenosové cesty ( `-ar` ) nebo některou z voleb generování sestavy ( `-ro ReportOption` ), musíte zadat parametr `-rq ReplyToQ`. Fronta pro odpověď nesmí být převáděna na dočasnou dynamickou frontu.

<sup>2</sup> Je-li tento parametr doprovázen požadavkem na zprávu odpovědi trasování-přenosové cesty ( `-ar` ) nebo některou z voleb generování sestavy ( `-ro ReportOption` ), musí být zadán specifický (nemodelový) fronta pro odpověď ve frontě pomocí `-rq ReplyToQ` . Při výchozím nastavení jsou vyžadovány zprávy sestav aktivity.

## Povinné parametry

### -q *TargetQName*

Pokud se k odeslání zprávy trasování cesty do sítě správce front používá aplikace IBM MQ , určuje parametr *TargetQName* název cílové fronty.

Pokud se aplikace pro zobrazení cesty produktu IBM MQ používá k zobrazení dříve shromážděných informací o aktivitě, uvádí *TargetQName* název fronty, kde jsou uloženy informace o aktivitě.

## Nepovinné parametry

### -c

Určuje, že se aplikace Trasa zobrazení IBM MQ připojuje jako klientská aplikace. Další informace o tom, jak nastavit klientské počítače viz [Instalace klienta IBM MQ](#).

Tento parametr lze použít pouze v případě, že je nainstalována komponenta klienta.

### -i *CorrelId*

Tento parametr se používá, když se aplikace pro zobrazení cesty IBM MQ používá k zobrazení pouze dříve akumulovaných informací o aktivitě. Ve frontě určené parametrem `-q TargetQName` může být mnoho zpráv o aktivitě a zpráv trasování přenosové cesty trasování. Položka *CorrelId* se používá k identifikaci sestav aktivity nebo zprávy odpovědi trasování trasy související se zprávou trasování přenosové cesty. Určete identifikátor zprávy původní zprávy přenosové cesty v *CorrelId*.

Formát identifikátoru *CorrelId* je hexadecimální řetězec o délce 48 znaků.

### -m *QMGrName*

Název správce front, ke kterému se připojuje aplikace směrování produktu IBM MQ . Název může obsahovat až 48 znaků.

Pokud tento parametr nezádáte, bude použit výchozí správce front.

## Volby generování

**Následující parametry se používají, když se používá aplikace trasy zobrazení IBM MQ k umístění zprávy trasování cesty do sítě správce front.**

**-ac**

Uvádí, že se informace o aktivitě mají akumulovat v rámci zprávy přenosové cesty trasování.

Pokud tento parametr nezadáte, informace o aktivitě se neshromažďují ve zprávě trasování přenosové cesty.

**-nar.**

Požadavků, že trasovací zpráva přenosové cesty obsahující všechny souhrnné informace o aktivitě se vygeneruje za následujících okolností:

- Zpráva trasování přenosové cesty je vyřazena správcem front IBM WebSphere MQ 7.0 .
- Zpráva trasování přenosové cesty se umístí do lokální fronty (cílové fronty nebo do fronty nedoručených zpráv) správcem front IBM WebSphere MQ 7.0 .
- Počet aktivit provedených na zprávě trasování cesty překračuje hodnotu uvedenou v *-s Aktivity*.

Další informace o zprávách odpovědi trasování přenosové cesty naleznete v tématu [Odkaz na zprávu odpovědi trasování](#).

Pokud tento parametr neuvedete, zpráva odpovědi trasování přenosové cesty není požadována.

**-d Deliver**

Uvádí, zda se má zpráva trasování cesty doručit do cílové fronty při příchodu. Možné hodnoty parametru *Doručit* jsou následující:

<i>Tabulka 16. Hodnoty parametrů doručení.</i>	
Hodnota	Popis
<b>Ano</b>	Při přijetí je zpráva trasování cesty vložena do cílové fronty, a to i v případě, že správce front nepodporuje systém zpráv trasování cesty.
<b>Ne</b>	Při příchodu do cílové fronty zpráva trasování <b>není</b> vložena do cílové fronty.

Pokud tento parametr nezadáte, zpráva trasování přenosové cesty se **nebude** vkládat do cílové fronty.

**-f Forward**

Uvádí typ správce front, kterému může být předána zpráva trasování cesty. Správci front používají při určování, zda má být odeslána zpráva do vzdáleného správce front, algoritmus. Podrobnosti o tomto algoritmu viz [Algoritmus správy pracovní zátěže klastru](#). Možné hodnoty volby *Postoupit* jsou:

<i>Tabulka 17. Přesměrovat hodnoty parametrů.</i>	
Hodnota	Popis
<b>all</b>	Zpráva přenosové cesty trasování je předána libovolnému správci front.  <b>Varování:</b> Pokud je správce front IBM MQ postoupen správci front Verze 6.0, zpráva trasování přenosové cesty není rozpoznána a lze ji doručit do lokální fronty bez ohledu na hodnotu parametru <i>-d Deliver</i> .
<b>podporované</b>	Zpráva trasování přenosové cesty se předá pouze správci front, který respektuje parametr <i>Doručit</i> ze skupiny PCF <i>TraceRoute</i> .

Pokud tento parametr nezadáte, bude zpráva trasování trasy postoupena pouze správci front, který respektuje parametr *Doručit* .

### -l **Persistence**

Uvádí trvalost generované zprávy přenosové cesty trasování. Možné hodnoty parametru *Perzistence* jsou následující:

Tabulka 18. Hodnoty parametru <i>perzistence</i> .	
Hodnota	Popis
<b>Ano</b>	Vygenerovaná zpráva trasování přenosové cesty je trvalá. (MQPER_PERSISTENT).
<b>Ne</b>	Vygenerovaná zpráva trasování přenosové cesty není trvalá. (MQPER_NOT_PERSISTENT).
<b>q</b>	Vygenerovaná zpráva přenosové cesty se dědí z hodnoty perzistence z fronty zadané hodnotou <i>-q TargetQName</i> . (MQPER_PERSISTENCE_AS_Q_DEF).

Vrácená zpráva trasování přenosové cesty nebo vrácené zprávy sdílí stejnou hodnotu perzistence jako původní zpráva přenosové cesty trasování.

Je-li položka *Perzistence* zadána jako **yes**, musíte zadat parametr *-rq ReplyToQ*. Fronta pro odpověď nesmí být převáděna na dočasnou dynamickou frontu.

Pokud tento parametr nezádáte, bude vygenerovaná zpráva trasování cesty trvalá.

### -o

Určuje, že cílová fronta není vázána na konkrétní místo určení. Obvykle se tento parametr používá, když se má vložit zpráva trasování cesty přes klastr. Cílová fronta je otevřena s volbou MQOO\_BIND\_NOT\_FIXED.

Pokud tento parametr nezádáte, bude cílová fronta svázána se specifickým cílem.

### -p **Priority**

Uvádí prioritu zprávy přenosové cesty trasování. Hodnota *Priorita* je buď větší než nebo rovna 0, nebo MQPRI\_PRIORITY\_AS\_Q\_DEF. Funkce MQPRI\_PRIORITY\_AS\_Q\_DEF určuje, že hodnota priority je převzata z fronty určené hodnotou *-q TargetQName*.

Pokud tento parametr nezádáte, bude hodnota priority převzata z fronty určené parametrem *-q TargetQName*.

### -qm **TargetQMgrName**

Kvalifikuje název cílové fronty; použije se normální řešení názvu správce front. Cílová fronta je uvedena s *-q TargetQName*.

Pokud tento parametr nezádáte, použije se správce front, ke kterému je aplikace IBM MQ pro zobrazení trasy připojena, jako správce front pro odpovědi.

### -ro **none** | **ReportOption**

Tabulka 19. Hodnoty parametrů <i>ReportOption</i> .	
Hodnota	Popis
<b>none</b>	Uvádí, že nejsou nastaveny žádné volby sestavy.

Tabulka 19. Hodnoty parametrů ReportOption . (pokračování)	
Hodnota	Popis
<b>ReportOption</b>	<p>Uvádí volby sestavy pro zprávu přenosové cesty trasování. Je možné zadat více voleb sestavy pomocí čárky jako oddělovače. Možné hodnoty parametru <i>ReportOption</i> jsou:</p> <p><b>aktivita</b> Je nastavena volba sestavy MQRO_ACTIVITY.</p> <p><b>Coa</b> Je nastavena volba sestavy MQRO_COA_WITH_FULL_DATA.</p> <p><b>Cod</b> Je nastavena volba sestavy MQRO_COD_WITH_FULL_DATA.</p> <p><b>výjimka</b> Je nastavena volba sestavy MQRO_EXCEPTION_WITH_FULL_DATA.</p> <p><b>vypršení platnosti</b> Je nastavena volba sestavy MQRO_EXPIRATION_WITH_FULL_DATA.</p> <p><b>Zahodit</b> Je nastavena volba sestavy MQRO_DISCARD_MSG.</p>

Nejsou-li zadány parametry *-ro ReportOption* nebo *-ro none* , jsou zadány volby sestavy MQRO\_ACTIVITY a MQRO\_DISCARD\_MSG.

#### **-rq ReplyToQ**

Uvádí jméno fronty odpovědi, do které jsou odesílány všechny odpovědi na zprávu přenosové cesty trasování. Je-li zpráva trasování cesty trvalá nebo je-li zadán parametr *-n* , musí být určena fronta pro odpověď, která není dočasnou dynamickou frontou.

Pokud tento parametr nezadáte, bude použita výchozí modelová fronta systému SYSTEM.DEFAULT.MODEL.QUEUE se používá jako fronta pro odpovědi. Použití této modelové fronty způsobí vytvoření dočasné dynamické fronty pro aplikaci trasy IBM MQ , která má být vytvořena.

#### **-rqm ReplyToQMGr**

Určuje název správce front, ve kterém je umístěna fronta pro odpovědi. Název může obsahovat až 48 znaků.

Pokud tento parametr nezadáte, použije se správce front, ke kterému je aplikace IBM MQ pro zobrazení trasy připojena, jako správce front pro odpovědi.

#### **-s Activities**

Uvádí maximální počet zaznamenaných aktivit, které mohou být provedeny jménem zprávy přenosové cesty trasování před tím, než je vyřazena. Tento parametr zabrání, aby zpráva trasování cesty byla předána neomezeně, pokud byla zachycena v nekonečné smyčce. Hodnota *Aktivita* je buď větší než nebo rovna 1, nebo MQROUTE\_UNLIMITED\_ACTIVITIES. MQROUTE\_UNLIMITED\_ACTIVITIES určuje, že jménem trasování přenosové cesty může být proveden neomezený počet aktivit.

Pokud tento parametr nezadáte, může být pro zprávu přenosové cesty proveden neomezený počet aktivit.

#### **-t Detail**

Uvádí aktivity, které jsou zaznamenány. Možné hodnoty pro *Podrobnosti* jsou:

Tabulka 20. Hodnoty parametrů podrobností.	
Hodnota	Popis
nízká	Aktivity prováděné uživatelem definovanou aplikací jsou zaznamenávány pouze.
střední	Aktivity uvedené v <b>low</b> jsou zaznamenány. Kromě toho se zaznamenávají aktivity provedené pomocí MCA.
vysoká	Jsou zaznamenány aktivity uvedené v <b>lowa medium</b> . MCAs nevystavují žádné další informace o aktivitě na této úrovni detailu. Tato volba je k dispozici pro aplikace definované uživatelem, které mají vystavit pouze další informace o aktivitě. Pokud například uživatelem definovaná aplikace určuje trasu, kterou má zpráva brát v úvahu s ohledem na určité charakteristiky zpráv, lze do této úrovně podrobností zahrnout logiku směřování.

Pokud tento parametr nezádáte, budou zaznamenány aktivity střední úrovně.

#### -ts **TopicString**

Určuje řetězec tématu, do kterého má aplikace pro zobrazení cesty IBM MQ publikovat zprávu trasování cesty a vkládá tuto aplikaci do režimu tématu. V tomto režimu aplikace trasuje všechny zprávy, které vyplývají z požadavku na publikování.

#### -xp **PassExpiry**

Uvádí, zda je volba sestavy MQRO\_DISCARD\_MSG a zbývající doba platnosti zprávy trasování přenosové cesty předána do zprávy odpovědi trasování přenosové cesty. Možné hodnoty parametru *PassExpiry* jsou:

Tabulka 21. Hodnoty parametru PassExpiry .	
Hodnota	Popis
Ano	Volba sestavy MQRO_PASS_DISCARD_AND_EXPIRY je uvedena v deskriptoru zprávy pro zprávu trasování cesty.  Jsou-li pro zprávu trasování přenosové cesty generovány zprávy odezvy trasování nebo zprávy o aktivitě, zobrazí se volba sestavy MQRO_DISCARD_MSG (je-li zadána) a zbývající doba platnosti je předána dále.  Tento parametr je výchozí hodnotou.
Ne	Volba sestavy MQRO_PASS_DISCARD_AND_EXPIRY <b>není</b> uvedena.  Je-li pro zprávu trasování přenosové cesty generována zpráva odpovědi trasování přenosové cesty, volba zahození a zbývající doba platnosti ze zprávy přenosové cesty <b>nejsou</b> předány.

Pokud tento parametr nezádáte, nebude volba sestavy MQRO\_PASS\_DISCARD\_AND\_EXPIRY uvedena ve zprávě trasování cesty.

### **-xs Expiry**

Uvádí dobu vypršení platnosti pro zprávu trasování cesty, v sekundách.

Pokud tento parametr nezádáte, je čas vypršení platnosti zadán jako 60 sekund.

### **-n**

Uvádí, že informace o aktivitě vrácené pro zprávu přenosové cesty trasování nebudou zobrazeny.

Je-li tento parametr doprovázen požadavkem na zprávu odpovědi trasování-přenosové cesty ( *-ar* ) nebo některou z voleb generování sestavy z ( *-ro ReportOption* ), pak musí být zadán specifický (nemodelový) fronta pro odpověď ve frontě pomocí *-rq ReplyToQ* . Při výchozím nastavení jsou vyžadovány zprávy sestav aktivity.

Po vložení zprávy přenosové cesty do zadané cílové fronty je vrácen hexadecimální řetězec o délce 48 znaků obsahující identifikátor zprávy přenosové cesty trasování. Identifikátor zprávy může být použit aplikací pro zobrazení přenosové cesty IBM MQ k zobrazení informací o aktivitě pro zprávu přenosové cesty v pozdější době. To lze provést pomocí parametru *-i CorrelId* .

Pokud tento parametr nezádáte, zobrazí se informace o aktivitě vrácené pro zprávu přenosové cesty trasování ve formátu určeném parametrem *-v* .

### **Volby zobrazení**

**Následující parametry se používají, když se používá aplikace trasy zobrazení IBM MQ k zobrazení shromážděných informací o aktivitě.**

### **-b**

Určuje, že aplikace IBM MQ na cestě k zobrazení prochází pouze zprávy o aktivitě nebo zprávy o přenosové cestě trasování a zprávy vztahující se ke zprávě. Tento parametr umožňuje zobrazení informací o aktivitě později.

Pokud tento parametr nezádáte, bude aplikace pro směrování událostí produktu IBM MQ pracovat se sestavami aktivity a odstraní je nebo se zobrazí zpráva odpovědi trasování cesty týkající se zprávy.

### **-v summary | all | none | outline DisplayOption**

Tabulka 22. Hodnoty parametru <i>DisplayOption</i> .	
Hodnota	Popis
<b>summary</b>	Zobrazí se fronty, do kterých byla směrována zpráva trasování přenosové cesty.
<b>all</b>	Jsou zobrazeny všechny informace.
<b>none</b>	Nejsou zobrazeny žádné informace.



Tabulka 22. Hodnoty parametru *DisplayOption* . (pokračování)

Hodnota	Popis
<b>outline <i>DisplayOption</i></b>	<p>Uvádí volby zobrazení pro zprávu přenosové cesty trasování. Více voleb zobrazení lze zadat pomocí čárky jako oddělovače.</p> <p>Nejsou-li zadány žádné hodnoty, zobrazí se následující informace:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Název aplikace</li> <li>• Typ každé operace</li> <li>• Libovolné parametry specifické pro operaci</li> </ul> <p>Možné hodnoty parametru <i>DisplayOption</i> jsou:</p> <p><b>aktivita</b> Zobrazí se všechny parametry skupiny, které nejsou PCF, v seznamu <i>Aktivita</i> PCF.</p> <p><b>Identifikátory</b> Jsou zobrazeny hodnoty s identifikátory parametrů MQBACF_MSG_ID nebo MQBACF_CORREL_ID. To přepíše <i>msgdelta</i>.</p> <p><b>zpráva</b> Zobrazí se všechny parametry skupiny mimo PCF ve skupinách PCF <i>Zpráva</i> . Když je tato hodnota uvedena, nemůžete uvést <i>msgdelta</i>.</p> <p><b>msgdelta</b> Zobrazí se všechny parametry skupiny nePCF ve skupinách PCF <i>Zpráva</i> , které se změnilo od poslední operace. Když je tato hodnota uvedena, nemůžete uvést <i>message</i>.</p> <p><b>Operace</b> Zobrazí se všechny parametry skupiny mimo PCF ve skupinách PCF <i>Operace</i> .</p> <p><b>traceroute</b> Zobrazí se všechny parametry skupiny mimo PCF ve skupinách PCF <i>TraceRoute</i> .</p>

Pokud tento parametr nezádáte, zobrazí se souhrn trasy zpráv.

**-w *waitTime***

Určuje dobu (v sekundách), po kterou má aplikace IBM MQ v zobrazení přenosové cesty čekat na zprávy o aktivitě nebo zprávu odpovědi trasování cesty, aby se vrátila do zadané fronty pro odpověď.

Pokud tento parametr nezádáte, je čekací doba zadána jako doba vypršení platnosti zprávy trasování cesty plus 60 sekund.

**-u *UserId***

ID uživatele, který je autorizován k určení trasy, kterou zpráva převzala prostřednictvím sítě správce front.

**Návratové kódy**

## Návratový kód. Popis

0	Příkaz byl dokončen normálně
10	Byly zadány neplatné argumenty
20	Při zpracování došlo k chybě

## Příklady

1. Následující příkaz umístí zprávu trasování cesty do sítě správce front s cílovou frontou zadanou jako TARGET . Q. Jsou-li pro záznam aktivit povoleny správce front, jsou generovány zprávy o aktivitě. V závislosti na atributu správce front ACTIVREC jsou sestavy aktivity buď doručeny do fronty pro odpověď ACT . REPORT . REPLY . Q, nebo jsou doručeny do systémové fronty. Zpráva trasování přenosové cesty bude při přijetí do cílové fronty zahozena.

```
dspmqrte -q TARGET.Q -rq ACT.REPORT.REPLY.Q
```

Poskytnutí jedné nebo více sestav aktivit je doručeno do fronty pro odpovědi, ACT . REPORT . REPLY . Q, zobrazení aplikace IBM MQ pro zobrazení cesty a zobrazení informací o aktivitě.

2. Následující příkaz umístí zprávu trasování cesty do sítě správce front s cílovou frontou zadanou jako TARGET . Q. Informace o aktivitě se shromažďují v rámci zprávy přenosové cesty trasování, ale sestavy aktivity se negenerují. Při přijetí do cílové fronty je zpráva trasování cesty vyřazena. V závislosti na hodnotě atributu cílového správce front ROUTEREC lze vygenerovat zprávu odpovědi trasování trasy a doručit ji buď do fronty pro odpověď, TRR . REPLY . TO . Q nebo do systémové fronty.

```
dspmqrte -ac -ar -ro discard -rq TRR.REPLY.TO.Q -q TARGET.Q
```


Poskytnutí zprávy odpovědi trasování přenosové cesty je generováno a doručeno do fronty pro odpověď TRR . REPLY . TO . Q, zobrazení aplikace IBM MQ pro zobrazení cesty a zobrazení informací o aktivitě, které byly shromážděny ve zprávě přenosové cesty trasování.

Další příklady použití aplikace traťové cesty IBM MQ a jejího výstupu najdete v tématu [Příklady aplikace Route route IBM MQ](#).

## dspmqspl

Příkaz **dspmqspl** se používá k zobrazení seznamu všech zásad a podrobností pojmenované zásady.

### Syntaxe



Tabulka 23. Parametry příkazu *dspmqspl* .

Příznak příkazu	Vysvětlení
-m	Název správce front ( <b>povinný</b> ).
-p	Název zásady.
-export	Přidání tohoto parametru generuje výstup, který lze snadno použít na jiného správce front.

## Související odkazy

“Nastavit zásadu” na stránce 1280

K nastavení zásady zabezpečení použijte příkaz MQSC SET POLICY.

“ZÁSADA ZOBRAZENÍ” na stránce 1110

Použijte příkaz MQSC DISPLAY POLICY pro zobrazení zásady zabezpečení.

“setmqspl” na stránce 146

Použijte příkaz **setmqspl** k definování nové zásady zabezpečení, nahradte již existující zásadu zabezpečení nebo odeberte existující zásadu.

## dspmqtrc


Formát a zobrazení trasování IBM MQ .

## Účel

Příkaz `dspmqtrc` je podporován pouze v systémech UNIX a HP Integrity NonStop Server . Příkaz `dspmqtrc` se používá k zobrazení formátovaného výstupu trasování IBM MQ .

Trasovací soubory protokolu SSL běhového prostředí mají názvy AMQ.SSL.TRC a AMQ.SSL.TRC.1. Nemůžete formátovat žádný ze souborů trasování SSL. Trasovací soubory protokolu SSL jsou binární soubory a jsou-li přeneseny do podpory produktu IBM prostřednictvím protokolu FTP, musí být převedeny v binárním přenosovém režimu.

## Syntaxe



## Povinné parametry

### **InputFileName**

Název souboru, který obsahuje neformátované trasování, například:

```
/var/mqm/trace/AMQ12345.01.TRC
```

Poskytnete-li jeden vstupní soubor, `dspmqtrc` jej formátuje na výstupní soubor, který pojmenujete. Zadáte-li více než jeden vstupní soubor, budou všechny výstupní soubory, které jste pojmenovali, ignorovány a formátované soubory budou pojmenovány AMQ *yyyyy*. *zz*.FMT na základě PID souboru trasování.

## Nepovinné parametry

### **-t FormatTemplate**

Název souboru šablony obsahující podrobnosti o tom, jak zobrazit trasování. Není-li tento parametr zadán, použije se výchozí umístění souboru šablony:

Pro systémy AIX je výchozí hodnota následující:

```
MQ_INSTALLATION_PATH/lib/amqtrc2.fmt
```

Pro všechny systémy HP Integrity NonStop Servera Systémy SYSTÉM UNIX jiné než systémy AIX je výchozí hodnotou následující hodnota:

```
MQ_INSTALLATION_PATH/lib/amqtrc.fmt
```

`MQ_INSTALLATION_PATH` představuje adresář vysoké úrovně, ve kterém je nainstalován produkt IBM MQ .

- h**  
Vynechte informace záhlaví ze sestavy.
- s**  
Extrahujte záhlaví trasování a vložte jej do standardního výstupu.
- o *output\_filename***  
Název souboru, do kterého se mají zapsat formátovaná data.

## Související příkazy

Příkaz	Popis
<code>endmqtrc</code>	Ukončení trasování
<a href="#">“strmqtrc” na stránce 157</a>	Spustit trasování


## dspmqtrn

Zobrazit nejisté a heuristicky dokončené transakce.

## Účel

Příkaz `dspmqtrn` se používá k zobrazení podrobností o transakcích. Tento příkaz zahrnuje transakce koordinované produktem IBM MQ a externím správcem transakcí.

## Syntaxe



## Nepovinné parametry

- e**  
Požaduje podrobnosti o externě koordinovaných transakcích, které vyvolávají pochybnosti. Takové transakce jsou ty, pro které byl IBM MQ požádán, aby se připravil na potvrzení, ale dosud nebyl informován o výsledku transakce.
- h**  
Vyžádá podrobnosti o externě koordinovaných transakcích, které byly vyřešeny pomocí příkazu `rsvmqtrn`, a koordinátor externích transakcí ještě nepotvrdil příkaz `xa-forget`. Tento stav transakce je označen jako *heuristicky completed* od X/Open.

**Poznámka:** Pokud nezadáte volby -e, -h nebo -i, zobrazí se podrobnosti o interně i externě koordinovaných transakcích s nejistým stavem, ale podrobnosti o externě koordinovaných transakcích heuristicky dokončených transakcí nejsou zobrazeny.

**-i**

Požaduje podrobnosti o interně koordinovaných transakcích, které vyvolávají pochybnosti. Takové transakce jsou ty, pro které byl každý správce prostředků požádán o přípravu na potvrzení, ale produkt IBM MQ dosud neinformoval správce prostředků o výsledku transakce.

Zobrazí se informace o stavu transakce v každém ze zúčastněných správců prostředků. Tyto informace vám mohou pomoci s posouzením vlivu selhání v konkrétním správci prostředků.

**Poznámka:** Pokud nezadáte volbu -e nebo -i, zobrazí se podrobnosti o interně i externě koordinovaných transakcích s nejistým stavem.

**-a**

Vydá seznam všech transakcí známých správci front. Vracená data zahrnují podrobnosti o transakci pro všechny transakce známé správci front. Je-li transakce momentálně přidružená k připojení aplikace IBM MQ, informace související s tímto připojením aplikace IBM MQ se také vrátí. Data vrácená tímto příkazem se mohou obvykle korelovat s výstupem příkazu `runmqsc "ZOBRAZIT PŘIPOJENÍ"` na stránce 1079, a výstupní pole mají stejný význam jako v tomto příkazu.

Ne všechna pole jsou vhodná pro všechny transakce. Pokud pole nejsou smysluplná, jsou zobrazena jako prázdná. Například: Hodnota UOWLOG, je-li příkaz vydán proti kruhovému správci front protokolování.

**-q**

Zadání tohoto parametru na jeho vlastní je stejné jako uvedení -a -q.

Zobrazí všechna data z parametru -a a seznam až 100 jedinečných objektů aktualizovaných v rámci transakce. Je-li ve stejné transakci aktualizováno více než 100 objektů, jsou pro každou transakci uvedeny pouze prvních 100 odlišných objektů.

**-m QMgrName**

Název správce front, pro který se mají zobrazit transakce. Vynecháte-li název, zobrazí se transakce výchozího správce front.

## Návratové kódy

**Návratový kód. Popis**

0	Úspěšná operace
26	Správce front spuštěný jako instance v pohotovostním režimu.
36	Byly zadány neplatné argumenty
40	Správce front není k dispozici.
49	Správce front - zastavování
58	Bylo zjištěno nekonzistentní použití instalací
69	Úložný prostor není k dispozici
66	Neočekávaná chyba
72	Chyba názvu správce front
102	Nebyly nalezeny žádné transakce

## Související příkazy

Příkaz	Popis
rsvmqtrn	Vyřešit transakci

## dspmqver (Zobrazení informací o verzi)


Zobrazí verzi produktu IBM MQ a informace o sestavení.

### Účel

Příkaz `dspmqver` se používá k zobrazení informací o verzi a sestavení produktu IBM MQ .

Příkaz **dspmqver** standardně zobrazuje podrobnosti o instalaci, ze které byla vyvolána. Poznámka se zobrazí, pokud existují jiné instalace; použijte parametr `-i` k zobrazení jejich podrobností.

### Syntaxe



### Nepovinné parametry

#### -a

Zobrazit informace o všech polích a komponentách.

Pokud v 64bitovém systému chybí 32bitová podpora, může příkaz **dspmqver -a** vydat zprávu s návrhem, že 32bitová verze produktu GSKit není nainstalována. Další informace naleznete v části "Selhání příkazu" tohoto tématu.

#### -p **Komponenty**

Zobrazí informace o komponentách uvedených v *komponentě*. Může být uvedena buď jedna komponenta, nebo více komponent. Zadejte buď hodnotu jedné komponenty, nebo součet hodnot všech požadovaných komponent. Následují dostupné komponenty a související hodnoty:

Hodnota	Popis
1	IBM MQ , nebo klienta.
2	IBM MQ classes for Java™.
4	IBM MQ classes for Java Message Service.
8	Produkt WebScale Distribution Hub
16 <a href="#">"1" na stránce 79</a>	Vlastní kanál IBM MQ pro produkt Windows Communication Foundation
32	IBM Message Service Client for .NET (XMS .NET)-tato komponenta je k dispozici pouze v systému Windows
64	GSKit , nebo pro HP Integrity NonStop Server, SSL

Hodnota	Popis
	Pokud v 64bitovém systému chybí 32bitová podpora, může příkaz <b>dspmqr -p 64</b> vydat zprávu s návrhem, že 32bitová verze produktu GSKit není nainstalována. Další informace naleznete v části "Selhání příkazu" tohoto tématu.
128	IBM MQ Advanced Message Security
<b>V 8.0.0.4</b> 256	IBM MQ Služba AMQP
512	IBM MQ Služba telemetrie

**Notes:**

1. Podporováno pouze produktem IBM MQ for Windows . If you have not installed Microsoft.NET 3 or later, the following error message is displayed:

Title: WMQWCFCustomChannelLevel.exe - Application Error

The application failed to initialize properly (0x0000135).

Výchozí hodnota je 1.

**-f Pole**

Zobrazí informace o polích uvedených v *poli*. Uvedte buď jedno nebo více polí. Zadejte buď hodnotu jednoho pole, nebo součet hodnot všech požadovaných polí. Dostupná pole a související hodnoty následují:

Hodnota	Popis
1	Název
2	Verze, ve tvaru V . R . M . F: Kde V = Verze, R = Vydání, M = Úprava, a F = Opravná sada
4	Úroveň
8	Typ sestavení
16	Platforma
32	Režim adresování
64	Operační systém
128	Instalační cesta
256 <sup>1</sup>	Popis instalace
512 <sup>1</sup>	Název instalace
1024 <sup>1</sup>	Maximální úroveň příkazů
2048 <sup>1</sup>	Primární instalace
4096	Cesta k datům
8192	Typ licence

**Poznámka:**

1. Nelze použít pro HP Integrity NonStop Server.

Informace pro každé vybrané pole se zobrazí na samostatném řádku, když se spustí příkaz dspmqr.

Výchozí hodnota je 8191. Tento příkaz zobrazí informace pro všechna pole.

- b** Vynechte informace záhlaví ze sestavy.
- v** Zobrazit výstup s komentářem.
- i** Zobrazit informace o všech instalacích. Tuto volbu nelze použít s dalšími volbami. Nejprve se zobrazí instalace, ze které byl vydán příkaz `dspmqrver`. U všech ostatních instalací se zobrazí pouze následující pole: Název, Verze, Název instalace, Instalační popis, Instalační cesta a Primární instalace. Nepoužije se pro HP Integrity NonStop Server.

## Návratové kódy

### Návratový kód. Popis

0	Příkaz byl dokončen normálně.
10	Příkaz byl dokončen s neočekávanými výsledky.
20	Při zpracování došlo k chybě.

### Příklady

Následující příkaz zobrazí informace o verzi a sestavení produktu IBM MQ za použití výchozích nastavení pro **-p** a **-f**:

```
dspmqrver
```

Následující příkaz zobrazuje informace o všech polích a komponentách a je ekvivalentem uvedení `dspmqrver -p 63 -f 4095`:

```
dspmqrver -a
```

Následující příkaz zobrazí verzi a informace o sestavení pro produkt IBM MQ classes for Java:

```
dspmqrver -p 2
```

Následující příkaz zobrazí Common Services pro produkt Java Platform Standard Edition, IBM MQ, Java Message Service Client a IBM MQ classes for Java Message Service:

```
dspmqrver -p 4
```

Následující příkaz zobrazí úroveň sestavení produktu WebScale Distribution Hub:

```
dspmqrver -p 8 -f 4
```

Následující příkaz zobrazí název a typ sestavení pro vlastní kanál produktu IBM MQ pro produkt Windows Communication Foundation:

```
dspmqrver -p 16 -f 9
```



Následující příkaz zobrazí informace o instalacích produktu IBM MQ.

```
dspmqr -i
```

## Selhání příkazu

*Selhání v případě, že v 64bitovém systému chybí 32bitová podpora*

V produktu IBM MQ verze 8.0, 9.0 a 9.1 jsou 32bitové a 64bitové verze produktu IBM Global Security Kit for IBM MQ (GSKit) sdružují dohromady. Spustíte-li příkaz `dspmqr -a` nebo `dspmqr -p 64`, příkaz zkontroluje obě verze produktu GSKit. Pokud v 64bitovém systému chybí 32bitová podpora, můžete získat zprávu s návrhem, že 32bitová verze produktu GSKit není nainstalována. Informace o 64bitových distribucích Linux, které již nemusí podporovat 32bitové aplikace při výchozím nastavení, a pokyny k ručnímu načítání 32bitových knihoven pro tyto platformy najdete v tématu [Hardwarové a softwarové požadavky na systémech SYSTÉM UNIX a Linux](#).

*Selhání při prohlížení IBM MQ classes for Java*

Příkaz **dspmqr** může selhat, pokud se pokusíte zobrazit verzi nebo informace o sestavení pro produkt IBM MQ classes for Java a vy jste ve svém prostředí správně nenakonfigurovali. Může se například zobrazit následující zpráva:

```
[root@blade883 ~]# dspmqr -p2
AMQ8351: IBM MQ Java environment has not been configured correctly.
```

Chcete-li tento problém vyřešit, ujistěte se, že je cesta nakonfigurována tak, aby zahrnovala prostředí JRE, a aby byly nastaveny správné proměnné prostředí; například pomocí `setjmsenv` nebo `setjmsenv64`.  
Příklad:

```
export PATH=$PATH:/opt/mqm/java/jre/bin
cd /opt/mqm/java/bin/
. ./setjmsenv64

[root@blade883 bin]# dspmqr -p2
Name:      WebSphere MQ classes for Java
Version:   8.0.0.0
Level:    k000-L110908
Build Type: Production
```

 Povšimněte si, že příkazy **setjmsenv** a **setjmsenv64** se vztahují pouze na SYSTÉM UNIX .

 V systému Windows je třeba vydat příkaz **setmqenv** k vyřešení chyby AMQ8351.

## endmqscv

Zastavte příkazový server pro správce front.

## Účel

Příkaz **endmqscv** se používá k zastavení příkazového serveru v určeném správci front.

Příkaz **endmqscv** je třeba použít z instalace přidružené ke správci front, se kterým pracujete. Pomocí příkazu `dspmqr -o installation` můžete zjistit, která instalace správce front je přidružena.

Je-li atribut správce front SCMDSERV zadán jako QMGR, pak změna stavu příkazového serveru pomocí produktu **endmqscv** neovlivňuje způsob, jakým správce front bude při následujícím restartu používat atribut SCMDSERV.

## Syntaxe



## Povinné parametry

### *QMGrName*

Název správce front, pro který má být ukončen příkazový server.

## Nepovinné parametry

### **-c**

Zastavuje řídicí server řízeným způsobem. Příkazový server může dokončit zpracování všech příkazových zpráv, které již byly spuštěny. Žádná nová zpráva se neče z fronty příkazů.

Tento parametr je výchozí.

### **-i**

Okamžitě zastaví příkazový server. Akce přidružené ke zprávě příkazu, které se momentálně zpracovávají, nemusí být dokončeny.

## Návratové kódy

Návratový kód.	Popis
----------------	-------

0	Příkaz byl dokončen normálně
10	Příkaz byl dokončen s neočekávanými výsledky
20	Při zpracování došlo k chybě

## Příklady

1. Následující příkaz zastaví příkazový server ve správci front saturn.queue.manager:

```
endmqcsv -c saturn.queue.manager
```

Příkazový server může dokončit zpracování libovolného příkazu, který již byl spuštěn dříve, než se zastaví. Všechny nové přijaté příkazy zůstanou nezpracované ve frontě příkazů, dokud nebude příkazový server restartován.

2. Následující příkaz okamžitě zastaví příkazový server ve správci front pluto :

```
endmqcsv -i pluto
```

## Související příkazy

<b>Příkaz</b>	<b>Popis</b>
strmqcsv	Spustit příkazový server
dspmqcsv	Zobrazení stavu příkazového serveru

## endmqlsr

Ukončete všechny procesy modulu listener pro správce front.

### Účel


Příkaz **endmqlsr** ukončí všechny procesy modulu listener pro zadaného správce front.

Příkaz **endmqlsr** je třeba použít z instalace přidružené ke správci front, se kterým pracujete. Pomocí příkazu `dspmq -o installation` můžete zjistit, která instalace správce front je přidružena.

Před zadáním příkazu **endmqlsr** není třeba správce front zastavit. Je-li některý z modulů listener nakonfigurován tak, aby měl příchozí kanály spuštěné v rámci procesu modulu listener produktu **runmqtsr**, a nikoli v rámci fondu fondu, požadavek na ukončení tohoto modulu listener může selhat, pokud jsou kanály stále aktivní. V tomto případě se запиše zpráva označující, kolik modulů listener bylo úspěšně dokončeno a kolik posluchačů stále běží.

Je-li atribut modulu listener, CONTROL, určen jako QMGR, pak změna stavu modulu listener pomocí produktu **endmqtsr** neovlivní způsob, jakým pracuje správce front při následujícím restartu při atributu CONTROL.

### Syntaxe



### Nepovinné parametry

#### **-m** *QMGrName*

Název správce front. Pokud tento parametr vynecháte, příkaz bude pracovat s výchozím správcem front.

#### **-w**

Počkejte před vrácením kontroly.

Řízení je vráceno pouze po zastavení všech modulů listener pro uvedeného správce front.

### Návratové kódy

<b>Návratový kód.</b>	<b>Popis</b>
-----------------------	--------------

0	Příkaz byl dokončen normálně
10	Příkaz byl dokončen s neočekávanými výsledky
20	Při zpracování došlo k chybě

## endmqdnm


Zastavte monitor .NET pro frontu (pouze Windows).

## Účel

**Poznámka:** Příkaz `endmqdm` se vztahuje pouze na IBM MQ for Windows .

Pomocí řídicího příkazu **`endmqdm`** můžete zastavit monitor .NET .

## Syntaxe



## Povinné parametry

### **-q *QueueName***

Název fronty aplikací, kterou monitoruje monitor produktu .NET .

## Nepovinné parametry

### **-m *QMgrName***

Název správce front, který je hostitelem fronty aplikací.

Pokud je vynechán, použije se výchozí správce front.

## Návratové kódy

Návratový kód.	Popis
0	Úspěšná operace
36	Byly zadány neplatné argumenty
40	Správce front není k dispozici.
58	Bylo zjištěno nekonzistentní použití instalací
66	Neočekávaná chyba
72	Chyba názvu správce front
133	Chyba-neznámý název objektu

## **endmqm**

Zastavte správce front nebo přepněte na správce front v pohotovostním režimu.

## Účel

Příkaz `endmqm` se používá k ukončení (zastavení) zadaného správce front. Tento příkaz zastaví správce front v jednom ze tří režimů:

- Řízené nebo klidové ukončení
- okamžité ukončení práce systému
- Předvídativé ukončení práce

Příkaz **`endmqm`** zastaví všechny instance správce front pro více instancí stejným způsobem, jako zastaví jednoho správce front instance. Produkt **`endmqm`** můžete vydat buď na aktivní instanci, nebo na jednu

z instancí v pohotovostním režimu pro správce front s více instancemi. Chcete-li ukončit správce front, musíte zadat příkaz **endmqm** v aktivní instanci.

Pokud zadáte příkaz **endmqm** v aktivní instanci správce front s více instancemi, můžete povolit instanci v pohotovostním režimu, aby se přepnul na novou aktivní instanci, jakmile aktuální aktivní instance dokončí ukončení práce.

Pokud zadáte příkaz **endmqm** v instanci v pohotovostním režimu pro správce front s více instancemi, můžete instanci v pohotovostním režimu ukončit přidáním volby **-x** a ponechat spuštěnou aktivní instanci. Správce front nahlásí chybu, pokud vydáte příkaz **endmqm** na instanci v pohotovostním režimu bez volby **-x**.

Vydáním příkazu **endmqm** bude mít vliv na jakoukoli klientskou aplikaci připojenou prostřednictvím kanálu připojení serveru. Efekt se liší v závislosti na použitém parametru, ale je to, jako by byl vydán příkaz STOP CHANNEL v jednom ze tří možných režimů. Informace o vlivu režimů STOP CHANNEL na kanály připojení serveru naleznete v tématu [Zastavení kanálů MQI](#). Volitelné popisy parametrů **endmqm** uvádějí, který režim STOP CHANNEL bude ekvivalentní.

Pokud k zastavení správce front zadáte příkaz **endmqm**, reconnectable klienti se nepokusí znovu navázat spojení. Chcete-li toto chování potlačit, zadejte volbu **-r** nebo **-s**, chcete-li klientům povolit, aby se začali znovu pokoušet o připojení.

**Poznámka:** Pokud se správce front nebo kanál neočekávaně ukončí, pokusí se znovu připojit klienty k opětovnému připojení.


**Poznámka:** Klient se nemusí znovu připojit k tomuto správci front. V závislosti na volbě opětovného připojení MQCONN, kterou klient použil, a definici skupiny správců front v tabulce připojení klienta, může se klient znovu připojit k jinému správci front. Klienta můžete nakonfigurovat tak, aby se znovu připojete ke stejnému správci front.

Příkaz **endmqm** je třeba použít z instalace přidružené ke správci front, se kterým pracujete. Pomocí příkazu `dspm -o installation` můžete zjistit, která instalace správce front je přidružená.

Atributy správce front a objektů, které jsou k ní přidruženy, nejsou ovlivněny příkazem **endmqm**. Správce front je možné restartovat pomocí příkazu **strmqm** (Spuštění správce front).

Chcete-li odstranit správce front, zastavte jej a poté použijte příkaz **dlmqm** (Výmaz správce front).

## Syntaxe



## Povinné parametry

### *QMgrName*

Název správce front zpráv, který má být zastaven.

## Nepovinné parametry

### **-c**

Řízené ukončení práce systému (nebo klidového stavu) Tento parametr je výchozí.

Správce front se zastaví, ale až po odpojení všech aplikací. Všechna aktuálně zpracovávaná volání MQI jsou dokončena. V nepravděpodobném případě, že se příkaz `"dspmq"` na stránce 52 vydá v malém časovém rámci mezi odpojením aplikací a správcem front ve skutečnosti zastavovat, může příkaz `"dspmq"` na stránce 52 přechodně hlásit stav `Ending immediately`, i když bylo požadováno řízené ukončení práce systému.

Řízení se k vám vrátí okamžitě a vy nebudete upozorněni, když se správce front zastavil.

Efekt pro všechny klientské aplikace připojené prostřednictvím kanálu připojení serveru je ekvivalentní příkazu `STOP CHANNEL` vydaným v režimu `QUIESCE`.

**-i**

Okamžité vypnutí. Správce front se zastaví poté, co dokončil všechna aktuálně zpracovávaná volání MQI. Všechny požadavky MQI vydané po vydání příkazu selžou. Všechny nedokončené jednotky práce se odvolají při příštím spuštění správce front.

Řízení je vráceno poté, co byl ukončen správce front.

Efekt pro všechny klientské aplikace připojené prostřednictvím kanálu připojení serveru je ekvivalentní příkazu `STOP CHANNEL`, který byl zadán v režimu `FORCE`.

**-p**

Předvídativé vypnutí.

***Použijte tento typ ukončení práce pouze za výjimečných okolností.*** Například, pokud se správce front nezastaví v důsledku běžného příkazu `endmqm`.

Správce front může být zastaven bez čekání na odpojení aplikací nebo pro dokončení volání MQI. To může vést k nepředvídatelným výsledkům pro aplikace IBM MQ. Režim vypnutí je nastaven na *okamžité ukončení*. Pokud se správce front po několika sekundách nezastavil, dojde k eskalaci režimu ukončení a všechny zbývající procesy správce front budou zastaveny.

Efekt pro všechny klientské aplikace připojené prostřednictvím kanálu připojení serveru je ekvivalentní příkazu `STOP CHANNEL` vydaným v režimu `TERMINATE`.

**-r**

Spuštění pokusu o opětovné připojení klientů k opakovanému připojení. Tento parametr má za následek opětovné navázání konektivity klientů k jiným správcům front v jejich skupině správců front.

**-s**

Přepnutí na instanci správce front v pohotovostním režimu po ukončení práce. Příkaz zkontroluje, zda je před ukončením aktivní instance spuštěná instance v pohotovostním režimu. Nečeká se, až se záložní instance spustí před ukončením.

Připojení ke správci front jsou přerušeny ukončením aktivní instance. Znovu připojitelné klienty se začnou znovu pokoušet o připojení.

Můžete nakonfigurovat možnosti opětovného připojení klienta k opětovnému připojení pouze k jiné instanci stejného správce front nebo k opětovnému připojení k jiným správcům front v rámci skupiny správců front.

**-w**

Počkejte na vypnutí.

Tento typ ukončení práce je ekvivalentní kontrolnímu ukončení činnosti, kromě toho, že řízení se vám vrátí až poté, co se správce front zastaví. Při ukončování práce obdržíte zprávu `Waiting for queue manager qmName to end`. V nepravděpodobném případě, že se příkaz `"dspmq"` na stránce 52 vydá v malém časovém rámci mezi odpojením aplikací a správcem front ve skutečnosti zastavovat, může příkaz `"dspmq"` na stránce 52 přechodně hlásit stav `Ending immediately`, i když bylo požadováno řízené ukončení práce systému.

Efekt pro všechny klientské aplikace připojené prostřednictvím kanálu připojení serveru je ekvivalentní příkazu `STOP CHANNEL` vydaným v režimu `QUIESCE`.

-x

Ukončete instanci v pohotovostním režimu správce front, aniž byste ukončili aktivní instanci správce front.

-z

Potlačí chybové zprávy v příkazu.

## Návratové kódy

### Návratový kód. Popis

0	Správce front byl ukončen
3	Probíhá vytváření správce front
16	Správce front neexistuje
40	Správce front není k dispozici.
49	Správce front - zastavování
58	Bylo zjištěno nekonzistentní použití instalací
62	Správce front je přidružen k jiné instalaci.
69	Úložný prostor není k dispozici
66	Neočekávaná chyba
72	Chyba názvu správce front
77	IBM MQ správce front nemůže přepnout
79	Aktivní instance správce front IBM MQ <i>QmgrName</i> nebyla ukončena.
90	Záložní instance správce front IBM MQ <i>QmgrName</i> nebyla ukončena.
119	Oprávnění odepřeno

### Příklady

Následující příklady zobrazují příkazy, které zastavují určené správce front.

1. Tento příkaz ukončí správce front s názvem `mercury.queue.manager` řízeným způsobem. Všechny aktuálně připojené aplikace jsou povoleny k odpojení.

```
endmqm mercury.queue.manager
```

2. Tento příkaz okamžitě ukončí správce front s názvem `saturn.queue.manager`. Všechna aktuální volání MQI byla dokončena, nejsou však povolena žádná nová volání.

```
endmqm -i saturn.queue.manager
```

Výsledky zadání příkazu **endmqm** do lokální instance správce front s více instancemi jsou zobrazeny v části [Tabulka 24 na stránce 88](#). Výsledky příkazu závisejí na tom, zda je použit přepínač `-s` nebo `-x` a stav spuštění lokálních a vzdálených instancí správce front.

Tabulka 24. Akce endmqm.

volba endmqm	Lokální počítač	Vzdálený počítač	RC	Zpráva	Výsledek
	Aktivní	Není	0	-	Správce front byl ukončen.
		Odloženo			Správce front byl ukončen, včetně instance v pohotovostním režimu.
	Odloženo	Aktivní	90	AMQ8368	Rezervní instance správce front IBM MQ <i>QmgrName</i> nebyla ukončena.
-s	Aktivní	Není	77	AMQ7276	IBM MQ správce front nemůže přepnout.
		Odloženo	0	-	Správce front QMNAME byl ukončen, což umožňuje přepnutí na záložní instanci.
	Odloženo	Aktivní	90	AMQ8368	Rezervní instance správce front IBM MQ <i>QmgrName</i> nebyla ukončena.
-x	Aktivní	Není	79	AMQ8367	Aktivní instance správce front IBM MQ <i>QmgrName</i> nebyla ukončena.
		Odloženo			
	Odloženo	Aktivní	0	-	Byla ukončena instance správce front QMNAME v pohotovostním režimu.

## Související příkazy

### Příkaz

[“crtmqm”](#) na stránce 25

[“endmqm”](#) na stránce 84

[“dlmqm”](#) na stránce 34

### Popis

Vytvoření správce front

Ukončení správce front

Odstranit správce front

## endmqsvc (koncová služba IBM MQ)

Ukončete službu IBM MQ na systému Windows.

### Účel

Příkaz ukončí službu IBM MQ na systému Windows. Spusťte příkaz pouze v systému Windows .

Spusťte příkaz k ukončení služby, pokud je služba spuštěna.

Restartujte službu pro procesy produktu IBM MQ a vyzvedněte nové prostředí, včetně nových definic zabezpečení.

### Syntaxe

endmqsvc

### Parametry

Příkaz **endmqsvc** nemá žádné parametry.

Musíte nastavit cestu k instalaci, která obsahuje danou službu. Buď provedte instalaci jako primární, spusťte příkaz **setmqenv** , nebo spusťte příkaz z adresáře, který obsahuje binární soubor **endmqsvc** .



## Související odkazy

“strmqsvc” na stránce 152

Spusťte službu IBM MQ na serveru Windows.

## endmqtrc

Ukončete trasování pro některé nebo všechny objekty, které se trasují.

## Účel


Použijte příkaz `endmqtrc` k ukončení trasování pro uvedenou entitu nebo všechny entity. Příkaz `endmqtrc` ukončí pouze trasování, které jsou popsány jeho parametry. Použití `endmqtrc` bez parametrů ukončí časné trasování všech procesů.



**Upozornění:** Může dojít k mírnému zpoždění mezi ukončením příkazu `endmqtrc` a všemi skutečně dokončovacími operacemi trasování. Důvodem je to, že procesy produktu IBM MQ přistupují ke svým vlastním souborům trasování. Jakmile se každý proces stane aktivní v různých časech, jsou jejich trasovací soubory blízko vzájemně nezávislé.

## Syntaxe

Syntaxe tohoto příkazu je následující:



## Nepovinné parametry

### -m QMgrName

Název správce front, pro který má být trasování ukončeno. Tento parametr se vztahuje pouze na produkty serveru.

Zadaný parametr `QMgrName` musí přesně odpovídat názvu `QMgrName` v příkazu `strmqtrc`. Pokud byly použity zástupné znaky příkazu `strmqtrc`, musí příkaz `endmqtrc` používat stejnou specifikaci zástupných znaků včetně úniku jakýchkoliv zástupných znaků, aby se zabránilo jejich zpracování v prostředí příkazu.

V příkazu lze zadat maximálně jeden příznak `-m` a přidružený název správce front.

### -i PidTids

Identifikátor procesu (PID) a identifikátor podprocesu (TID), pro které má být ukončeno trasování. Příznak `-i` nelze použít spolu s příznakem `-e`. Pokud se použije příznak `-i` spolu s příznakem `-e`, bude vydána chybová zpráva. Tento parametr smí být používán pouze pod vedením servisního personálu IBM.

### -p Apps

Pojmenované procesy, pro které má být ukončeno trasování. *Aplikace* je seznam oddělený čárkami. Každý název v seznamu musíte uvést přesně tak, jak by se jméno programu zobrazilo v záhlaví FDC "Název programu". Jsou povoleny zástupné znaky hvězdička (\*) nebo otazník (?). Příznak `-p` nelze použít spolu s příznakem `-e`. Pokud se použije příznak `-p` spolu s příznakem `-e`, bude vydána chybová zpráva.

**-e**

Ukončí časné trasování všech procesů.

Použití příkazu `endmqtrc` bez parametrů má stejný účinek jako `endmqtrc -e`. Příznak `-e` nelze zadat spolu s příznakem `-m`, s příznakem `-i`, nebo s příznakem `-p`.

**-a**

Ukončí všechny trasování.

Tento parametr **musí** být zadán samostatně.

## Návratové kódy

Návratový kód.	Popis
----------------	-------

AMQ5611	Tato zpráva je vydána, pokud zadáte do příkazu neplatné argumenty.
---------	--

58	Bylo zjištěno nekonzistentní použití instalací
----	--

## Příklady

Tento příkaz ukončí trasování dat pro správce front s názvem QM1.

```
endmqtrc -m QM1
```

Následující příklady jsou sekvence, která ukazuje, jak příkaz `endmqtrc` ukončí pouze trasování, které je popsáno jeho parametry.

1. Následující příkaz povolí trasování pro správce front QM1 a proces `amqxxx.exe`:

```
strmqtrc -m QM1 -p amqxxx.exe
```

2. Následující příkaz povolí trasování pro správce front QM2:

```
strmqtrc -m QM2
```

3. Následující příkaz ukončuje trasování pouze pro správce front QM2 . Trasování správce front QM1 a proces `amqxxx.exe` pokračuje:

```
endmqtrc -m QM2
```

**HPE Non Stop V8.1** Tyto příkazy zastaví trasování všech procesů správce front na všech CPU:

```
run -cpu=0 endmqtrc -a
...
run -cpu=15 endmqtrc -a
```

## Související příkazy

Příkaz	Popis
--------	-------

<code>dspmqtrc</code>	Zobrazit formátovaný výstup trasování
-----------------------	---------------------------------------

<a href="#">“strmqtrc” na stránce 157</a>	Spustit trasování
---	-------------------

## mqcercck (certifikace TLS nastavení)


Pomocí příkazu **mqcercck** můžete diagnostikovat potenciální problémy TLS se správcí front.

### Účel

Příkaz lze použít jako první kontrolu k určení, proč nebylo připojení pomocí TLS schopno úspěšně navázat spojení se správcí front v rámci vašeho podniku, a pracuje s více certifikáty.

### Syntaxe

➔ mqcercck — *QmgrName* ➔



### Povinné parametry

#### *QmgrName*

Název správce front, který má zkontrolovat chyby TLS.

### Nepovinné parametry

#### **-clientkeyr úložiště\_klíčů\_klienta**

Povinné, pokud zadáte parametry **-clientuser**, **-clientlabel**, **-clientchannel** nebo **-clientport**.

Umístění úložiště klíčů klienta používaného klientskou aplikací pro připojení k odkazovanému správcí front.

**Důležité:** Je třeba zadat název bez přípony `.kdb`.

#### **-clientuser jméno\_uživatele\_klienta**

Nelze použít, pokud jste zadali parametr **-clientlabel**.

Uživatel, který spouští aplikaci klienta, která se připojuje k odkazovanému správcí front. Je-li zadán, vyžaduje **-clientkeyr**.

#### **-clientlabel client\_certlabl**

Nelze použít, pokud jste zadali parametr **-clientuser**.

Popisek certifikátu přiřazený klientovi, který se připojuje k odkazovanému správcí front, pomocí jedné z metod CERTLABL produktu IBM MQ MQI client. Je-li zadán, vyžaduje **-clientkeyr**.

#### **-clientchannel název\_kanálu**

Název kanálu v rámci odkazovaného správce front, který má zkontrolovat chyby TLS. Je-li zadán, vyžaduje **-clientkeyr**.

#### **-clientport číslo\_portu**

Určete specifický port, který má být použit při testování klienta.

Hodnota musí být:

- Celočíselná hodnota mezi 1 a 65535 včetně.
- Číslo portu, které musí být volný port, který může produkt **mqcercck** použít během svých kontrol klienta.
- Není to port, který používá správce front, nebo jakýkoli jiný proces na počítači, na kterém běží **mqcercck**.

Nezadáte-li hodnotu, použije se port 5857. Je-li zadán, vyžaduje **-clientkeyr**.

## Příklady

### Příklad 1

Po konfiguraci správce front produktu IBM MQ pro připojení TLS můžete pomocí produktu **mqcertck** ověřit, zda nedošlo k žádným chybám, než se pokusíte o spuštění kanálů.

Informace vrácené v příkladu ukazují, že nebyl nalezen žádný certifikát pro správce front `qmgr`.

```
[mqm@mq-host ~]$ mqcertck qmgr
5724-H72 (C) Copyright IBM Corp. 1994, 2023.
+-----+
| IBM MQ TLS Configuration Test tool
+-----+

ERROR:
No Certificate could be found for the Queue Manager qmgr

EXPLANATION:
Queue managers will use a certificate with the label set in the Queue Manager's
CERTLABL attribute. There is no certificate with the label ibmwebspheremqmgr
in the key repository being used by the queue manager The Key repository being
used is located at /var/mqm/qmgrs/qmgr/ssl/key.kdb.

ACTION:
A valid certificate with the label ibmwebspheremqmgr needs to be added to the
key repository.

+-----+

This application has ended. See above for any problems found.

If there are problems then resolve these and run this tool again.

+-----+
```

### Příklad 2

Po vytvoření úložiště klíčů, certifikátu a výměny certifikátů pro klientskou aplikaci můžete pomocí produktu **mqcertck** ověřit, zda je klientská aplikace schopna připojit se ke správci front.

Chcete-li tak učinit, je třeba spustit produkt **mqcertck** na počítači, kde je spuštěn správce front produktu IBM MQ, a mít přístup k úložišti klíčů klienta.

Tuto operaci lze provést různými způsoby, například s připojením systému souborů. Po nastavení počítače spusťte následující příkaz:

```
mqcertck QmgrName -clientkeyr Location_of_Client_Key_Repository
                  -clientlabel Client_certificate_label
```

Příklad:

```
mqcertck qmgr -clientkeyr /var/mqm/qmgrs/qmgr/ssl/key
              -clientlabel ibmwebspheremqmgr
```

Zkontrolujte výstup u všech problémů identifikovaných v konfiguraci.

Všimněte si, že pokud plánujete, aby se klienti připojili anonymně, můžete spustit předchozí příkaz bez parametru **-clientlabel**.

## mqconfig

Kontroluje, zda konfigurace systému splňuje požadavky pro spuštění produktu IBM MQ (pouze platformy SYSTÉM UNIX a Linux).

### Účel

Příkaz **mqconfig** je spuštěn za účelem ověření, zda konfigurace systému odpovídá nebo je vyšší než hodnota, kterou vyžaduje prostředí správce front produktu IBM MQ. Konfigurační hodnoty jsou minimální

hodnoty a velké instalace mohou vyžadovat hodnoty větší než hodnoty, které jsou kontrolovány tímto příkazem.

Další informace o konfiguraci vašeho systému pro produkt IBM MQ najdete v tématu [Konfigurace operačního systému a vyladění pro produkt IBM MQ v systémech SYSTÉM UNIX a Linux a IBM i](#).

## Syntaxe



## Nepovinné parametry

### -v *Version*

Systémové požadavky se liší mezi různými verzemi produktu IBM MQ. Určete verzi produktu IBM MQ, pro kterou je třeba ověřit aktuální konfiguraci systému.

Předvolená hodnota, pokud **-v** není uvedena, je aktuální verze.

## Příklad

Následující výstup je příkladem toho, co příkaz vytváří na systému Linux :

```
# mqconfig -v 8.0
mqconfig: V3.7 analyzing Red Hat Enterprise Linux Server release 6.5
(Santiago) settings for IBM MQ V8.0

System V Semaphores
semmsl (sem:1) 500 semaphores IBM>=32 PASS
semmns (sem:2) 35 of 256000 semaphores (0%) IBM>=4096 PASS
semopm (sem:3) 250 operations IBM>=32 PASS
semnmi (sem:4) 3 of 1024 sets (0%) IBM>=128 PASS

System V Shared Memory
shmmax 68719476736 bytes IBM>=268435456 PASS
shmmni 1549 of 4096 sets (37%) IBM>=4096 PASS
shmall 7464 of 2097152 pages (0%) IBM>=2097152 PASS

System Settings
file-max 4416 of 524288 files (1%) IBM>=524288 PASS

Current User Limits (root)
nofile (-Hn) 10240 files IBM>=10240 PASS
nofile (-Sn) 10240 files IBM>=10240 PASS
nproc (-Hu) 11 of 30501 processes (0%) IBM>=4096 PASS
nproc (-Su) 11 of 4096 processes (1%) IBM>=4096 PASS
```

**Poznámka:** Všechny hodnoty uvedené v sekci `Current User Limits` jsou limity prostředků pro uživatele, který spustil **mqconfig**. Pokud obvykle spouštíte správce front jako uživatel produktu mqm, měli byste přepnout na mqm a spustit **mqconfig**.

Pokud ostatní členové skupiny mqm (a možná i uživatel root) spustí také správce front, všichni tito členové by měli všichni spouštět **mqconfig**, aby zajistili, že jejich limity jsou vhodné pro IBM MQ.

## MQExplorer (spuštění MQ Explorer)

Spusťte produkt MQ Explorer (pouze platformy Windows a Linux x86-64).

## Účel

Chcete-li produkt MQ Explorer spustit pomocí systémové nabídky v systému Linux nebo pomocí nabídky Start v systému Windows, je nutné klepnout levým tlačítkem myši na instalaci, kterou chcete spustit.


V produktu Windows otevřete nabídku Start a vyberte položku instalace produktu MQ Explorer ve složce **IBM MQ**, která odpovídá instalaci, kterou chcete spustit. Každá uvedená instance produktu MQ Explorer je určena názvem vybraným pro její instalaci.

V systému Linux je položka systémové nabídky pro MQ Explorer přidána do kategorie **Vývoj** . Kde se objeví v systémové nabídce, závisí na vaší distribuci Linux (SUSE nebo Red Hat) a na vašem prostředí pracovní plochy (GNOME nebo KDE).

- V systému SUSE
  - Levým tlačítkem myši klepněte na **Počítač > Další aplikace ...**, a vyhledejte instalaci produktu MQ Explorer , kterou chcete spustit v rámci kategorie **Vývoj** .
- V systému Red Hat
  - Instalace produktu MQ Explorer , kterou chcete spustit, lze nalézt v části **Aplikace > Programování**.

## Syntaxe

Příkaz **MQExplorer** je uložen v produktu MQ\_INSTALLATION\_PATH/bin. **MQExplorer.exe** (příkaz MQExplorer) podporuje standardní běhové volby platformy Eclipse . Syntaxe tohoto příkazu je následující:



## Nepovinné parametry

### -clean

Je předáván platformě Eclipse. Tento parametr způsobí, že prostředí Eclipse odstraní veškerá data uložená v mezipaměti, kterou používá běhové prostředí Eclipse .

### -initialize

Je předáván platformě Eclipse. Tento parametr způsobí, že prostředí Eclipse zruší konfigurační informace použité běhovým prostředím Eclipse .

Grafické uživatelské rozhraní (GUI) se nespustí.

## mqrc (návrátový kód produktuMQ )


Zobrazit informace o návratových kódech.

## Účel

Příkaz **mqrc** můžete použít k zobrazení informací o symbolech, návratových kódech a zprávách AMQ. Můžete uvést rozsah návratových kódů nebo zpráv AMQ, stejně tak jako uvedení specifických návratových kódů nebo zpráv AMQ.

Numerické argumenty se interpretují jako desítkové, pokud začínají číslicí 1 až 9, nebo hexadecimální, pokud mají předponu 0x.

## Syntaxe



Poznámky:

<sup>1</sup> Vyskytne-li se nějaký problém se zprávou v rozsahu, zobrazí se před textem zprávy označení. ? se zobrazí, pokud pro zprávu neexistují žádné odpovídající návratové kódy. ! se zobrazí, pokud se závažnost zprávy liší od závažnosti návratového kódu.

## Parametry

### **returnCode**

Návratový kód, který se má zobrazit

### **Zpráva AMQMessage**

Zpráva AMQ pro zobrazení

### **Symbol**

Symbol, který se má zobrazit

### **-a**

Chcete-li najít text zprávy, zkuste všechny závažnosti

### **-b**

Zobrazit zprávy bez rozšířených informací

### **-f první**

První číslo v rozsahu

### **-l poslední**

Poslední číslo v rozsahu

### **-m zpráva AMQAMQ**

Zpráva AMQ pro výpis

### **-M**

Zobrazit zprávy AMQ v rozsahu

### **-r returnCode**

Návratový kód, který se má zobrazit

### **-R**

Zobrazit všechny návratové kódy. Je-li použit spolu s parametry **-f** a **-l**, zobrazí **-R** návratové kódy v rozsahu.

### **-s symbol**

Symbol, který se má zobrazit

## Příklady

1. Tento příkaz zobrazí zprávu AMQ 5005:

```
mqtic AMQ5005
```

2. Tento příkaz zobrazí návratové kódy v rozsahu 2505-2530:

```
mqrc -R -f 2505 -l 2530
```

## rcdmqimg

Zapište obraz objektu nebo skupiny objektů do protokolu pro obnovení média.

### Účel

Příkaz **rcdmqimg** se používá k zápisu obrazu objektu nebo skupiny objektů do protokolu, který má být použit při obnově médií. Tento příkaz může být použit pouze při použití lineárního protokolování. Další informace o lineárním protokolování naleznete v tématu [Typy protokolování](#) . Použijte přidružený příkaz **rcrmqobj** k opětovnému vytvoření objektu z obrazu.

**rcdmqimg** musí být spuštěn ručně nebo z automatizované úlohy, kterou jste vytvořili. Příkaz se nespouští automaticky, protože musí být spuštěn v souladu s informacemi o použití každého jednotlivého zákazníka IBM MQ .

Spuštění programu **rcdmqimg** přesune pořadové číslo v protokolu (LSN) dopředu a uvolní staré soubory protokolu pro archivaci nebo odstranění.

Když určujete, kdy a jak často se má spustit **rcdmqimg**, zvažte tyto faktory:

#### Prostor na disku


Je-li prostor na disku omezený, pravidelné spouštění produktu **rcdmqimg** uvolní soubory protokolu pro archivaci nebo odstranění.

#### Dopad na běžný výkon systému

Aktivita **rcdmqimg** může trvat dlouhou dobu, pokud jsou fronty v systému hluboké. V této době je využití jiných systémů pomalejší a využití disku se zvyšuje, protože data jsou kopírována ze souborů do protokolů do protokolů. Proto je ideální doba ke spuštění **rcdmqimg** , když jsou fronty prázdné a systém se příliš nepoužívá.

Tento příkaz se používá s aktivním správcem front. Je protokolována další aktivita na správci front, takže ačkoli se obraz stane neaktuální, záznamy protokolu odrážejí všechny změny v objektu.

### Syntaxe



### Povinné parametry

#### **GenericObjName**

Název objektu, který se má zaznamenat. Tento parametr může mít koncovou hvězdičku pro záznam toho, že všechny objekty s názvy shodujícími se s částí jména před hvězdičkou.

Tento parametr je povinný, pokud nezaznamenáváte objekt správce front nebo soubor synchronizace kanálu. Všechny názvy objektů, které jste určili pro synchronizační soubor kanálu, budou ignorovány.

#### **-t ObjectType**

Typy objektů, pro které se mají zaznamenat obrazy. Platné typy objektů jsou:



Tabulka 25. Platné typy objektů	
Typ objektu	Popis
<b>all</b> a <b>*</b>	Všechny typy objektů; <b>ALL</b> pro typ objektu a <b>*</b> pro název GenericObj
<b>authinfo</b>	Objekt ověřovacích informací, pro použití se zabezpečením kanálu Secure Sockets Layer (SSL)
<b>channel</b> nebo <b>chl</b>	Kanály
<b>clntconn</b> nebo <b>clcn</b>	Kanály připojení klienta
<b>catalog</b> nebo <b>ctlg</b>	Katalog objektů
<b>listener</b> nebo <b>lstr</b>	Moduly listener
<b>namelist</b> nebo <b>nl</b>	Seznamy názvů
<b>process</b> nebo <b>prcs</b>	Procesy
<b>queue</b> nebo <b>q</b>	Všechny typy front
<b>qalias</b> nebo <b>qa</b>	Alias fronty
<b>qlocal</b> nebo <b>ql</b>	Lokální fronty
<b>qmodel</b> nebo <b>qm</b>	Modelové fronty
<b>qremote</b> nebo <b>qr</b>	Vzdálené fronty
<b>qmgr</b>	Objekt správce front
<b>service</b> nebo <b>srvc</b>	Služba
<b>syncfile</b>	Synchronizační soubor kanálu.
<b>topic</b> nebo <b>top</b>	Témata

**Poznámka:** Při použití systémů IBM MQ for UNIX je nutné zabránit tomu, aby shell interpretoval význam speciálních znaků, například hvězdička (\*). Způsob, jakým to provedete, závisí na shellu, který používáte, ale může zahrnovat použití jednoduchých uvozovek ('), dvojitých uvozovek ("), nebo zpětné lomítko (\).

## Nepovinné parametry

### -m *QMgrName*

Název správce front, pro který chcete zaznamenat obrazy. Pokud tento parametr vynecháte, příkaz bude pracovat s výchozím správcem front.

### -z

Potlačí chybové zprávy.

### -l

Zapisuje zprávy obsahující názvy nejstarších souborů protokolu vyžadovaných k restartování správce front a k provedení zotavení z médií. Zprávy se zapisují do protokolu chyb a do standardního cíle chyby. (Zadáte-li oba parametry -z a -l, budou zprávy odeslány do protokolu chyb, nikoli však do standardního cíle chyby.)

Při zadávání posloupnosti příkazů **rcdmqimg** zahrňte parametr -l pouze do posledního příkazu v posloupnosti tak, aby informace o souboru protokolu byly shromážděny pouze jednou.

## Návratové kódy

Návratový kód.	Popis
0	Úspěšná operace
26	Správce front spuštěný jako instance v pohotovostním režimu.
36	Byly zadány neplatné argumenty
40	Správce front není k dispozici.
49	Správce front - zastavování
58	Bylo zjištěno nekonzistentní použití instalací
68	Obnova médií není podporována
69	Úložný prostor není k dispozici
66	Neočekávaná chyba
72	Chyba názvu správce front
119	Uživatel není autorizován
128	Nebyly zpracovány žádné objekty
131	Problém prostředku
132	Objekt je poškozen
135	Dočasný objekt nelze zaznamenat

## Kdy jsou odstraněny fyzické oblasti protokolu

Oblasti protokolu jsou odstraněny pouze v případě, že správce front určuje, že je lze odstranit. Všimněte si, že oblasti protokolu nejsou odstraněny okamžitě po záznamu obrazu média.

Je-li například počáteční oblast média 04, správce front tuto fyzickou oblast neodstraní, dokud se nepohne dopředu a správce front by mohl nebo nemusel odstranit fyzické oblasti 01 do 04.

Zprávy událostí modulu protokolování a protokoly chyb správce front produktu IBM MQ zobrazují oblasti protokolu vyžadované pro restartování správce front a zotavení z médií.

## Příklady

Následující příkaz zaznamená obraz objektu správce front `saturn.queue.manager` v protokolu.

```
rcdmqimg -t qmgr -m saturn.queue.manager
```

## Související příkazy

Příkaz	Popis
<code>rcrmqobj</code>	Znovu vytvořit objekt správce front

## `rcrmqobj`

Znovu vytvořte objekt nebo skupinu objektů z jejich obrázků obsažených v protokolu.

## Účel


Příkaz **rcrmqobj** se používá k opětovnému vytvoření objektu nebo skupiny objektů z jejich obrázků.

**Poznámka:** Použijte tento příkaz ve spuštěném správci front.

- Při použití argumentu *ObjectType* příkazu `clchltab` nebo `syncfile` tento příkaz znovu vytvoří soubory objektů z interního stavu správce front.
- Pro ostatní argumenty *ObjectType* lze příkaz použít pouze v případě, že je správce front konfigurován tak, aby používal lineární protokolování. Použijte přidružený příkaz `rcdmqimg`, abyste zaznamenali obrazy objektů do protokolu. Objekt je znovu vytvořen z obrázků v protokolu.

Zaznamenává se veškerá aktivita na správci front po zaznamenání obrazu. Chcete-li znovu vytvořit objekt, znovu přehrát protokol, abyste znovu vytvořili události, které se vyskytly po zachycení obrazu objektu.

## Syntaxe



## Povinné parametry

### *GenericObjName*

Název objektu, který se má znovu vytvořit. Tento parametr může mít koncovou hvězdičku pro opětovné vytvoření jakýchkoli objektů s názvy odpovídajícími části názvu před hvězdičkou.

Tento parametr je povinný parametr **unless**, typ objektu je souborem synchronizace kanálu. Všechny názvy objektů zadané pro tento typ objektu se budou ignorovat.

### **-t** *ObjectType*

Typy objektů, které se mají znovu vytvořit. Platné typy objektů jsou:

Tabulka 26. Platné typy objektů.	
Typ objektu	Popis
* nebo <b>vše</b>	Všechny typy objektů
<b>Ověřovací informace</b>	Objekt ověřovacích informací, pro použití se zabezpečením kanálu Secure Sockets Layer (SSL)
<b>channel</b> nebo <b>chl</b>	Kanály
<b>clntconn</b> nebo <b>clcn</b>	Kanály připojení klienta
<b>clchltab</b>	Tabulka kanálů klienta
<b>listener</b> nebo <b>lstr</b>	Modul listener
<b>namelist</b> nebo <b>nl</b>	Seznamy názvů
<b>proces</b> nebo <b>prcs</b>	Procesy
<b>fronta</b> nebo <b>q</b>	Všechny typy front
<b>qalias</b> nebo <b>qa</b>	Alias fronty
<b>qlocal</b> nebo <b>ql</b>	Lokální fronty
<b>qmodel</b> nebo <b>qm</b>	Modelové fronty
<b>qremote</b> nebo <b>qr</b>	Vzdálené fronty

Tabulka 26. Platné typy objektů. (pokračování)	
Typ objektu	Popis
<b>služba</b> nebo <b>srvc</b>	Služba
<b>soubor_synchronizace</b>	Synchronizační soubor kanálu. Tuto volbu můžete použít, když jsou nakonfigurovány kruhové protokoly, ale syncfile selže, jestliže soubory scratchpad kanálu, které se používají k opětovnému sestavení syncfile, jsou poškozené nebo chybí. Tuto akci můžete chtít provést, pokud systém nahlásil chybovou zprávu AMQ7353 (krcE_SYNCFILE_UPDATE_FAILED).
<b>topic</b> nebo <b>top</b>	Témata

**Poznámka:** Při použití systémů IBM MQ for UNIX je nutné zabránit tomu, aby shell interpretoval význam speciálních znaků, například hvězdička (\*). Způsob, jakým to provedete, závisí na shellu, který používáte, ale může zahrnovat použití jednoduchých uvozovek ('), dvojitých uvozovek ("), nebo zpětné lomítka (\).

## Nepovinné parametry

### -m *QMgrName*

Název správce front, pro který mají být opětovně vytvořeny objekty. Pokud je vynechán, příkaz pracuje s výchozím správcem front.

### -z

Potlačí chybové zprávy.

## Návratové kódy

### Návratový kód. Popis

0	Úspěšná operace
26	Správce front spuštěný jako instance v pohotovostním režimu.
36	Byly zadány neplatné argumenty
40	Správce front není k dispozici.
49	Správce front - zastavování
58	Bylo zjištěno nekonzistentní použití instalací
66	Obraz média není k dispozici
68	Obnova médií není podporována
69	Úložný prostor není k dispozici
66	Neočekávaná chyba
72	Chyba názvu správce front
119	Uživatel není autorizován
128	Nebyly zpracovány žádné objekty
135	Dočasný objekt nelze obnovit

## Návratový kód. Popis

136 Objekt je používán

## Příklady

1. Následující příkaz znovu vytvoří všechny lokální fronty pro výchozího správce front:

```
rcrmqobj -t ql *
```

2. Následující příkaz znovu vytvoří všechny vzdálené fronty přidružené ke správci front store:

```
rcrmqobj -m store -t qr *
```

## Související příkazy

Příkaz	Popis
rcdmqimg	Záznam objektu v protokolu

## rmvmqinf


Odebrání informací o konfiguraci IBM MQ (pouze Windows a SYSTÉM UNIX).

### Účel

Použijte příkaz **rmvmqinf** k odebrání informací o konfiguraci IBM MQ .

Příkaz **rmvmqinf** je třeba použít z instalace přidružené ke správci front, se kterým pracujete. Pomocí příkazu `dspmqr -o installation` můžete zjistit, která instalace správce front je přidružena.

### Syntaxe



### Povinné parametry

#### **StanzaName**

Název stanzy. To znamená, že hodnota klíčového atributu, která rozlišuje mezi více stanzami stejného typu.

### Nepovinné parametry

#### **-s StanzaType**

Typ sekce, která má být odebrána. Je-li vynechán, bude objekt stanza QueueManager odebrán. Jediná podporovaná hodnota *StanzaType* je QueueManager.

## Návratové kódy

Návratový kód.	Popis
0	Úspěšná operace
5	Správce front je spuštěn.
26	Správce front je spuštěn jako instance v pohotovostním režimu.
39	Chybné parametry příkazového řádku
44	Oddíl neexistuje
49	Probíhá zastavení správce front
58	Bylo zjištěno nekonzistentní použití instalací
69	Paměť není k dispozici
66	Neočekávaná chyba
72	Chyba názvu správce front

### Příklad

```
rmvmqinf QM.NAME
```

### Poznámky k použití

Chcete-li odebrat instanci správce front s více instancemi, použijte příkaz `rmvmqinf`.

Chcete-li použít tento příkaz, musíte být administrátorem produktu IBM MQ a členem skupiny `mqm`.

### Související příkazy

Příkaz	Popis
<a href="#">“addmqinf” na stránce 10</a>	Přidat informace o konfiguraci správce front
<a href="#">“dspmqinf” na stránce 62</a>	Zobrazit informace o konfiguraci správce front

### rsvmqtrn

Vyřešit v nejistém stavu a heuristicky dokončené transakce

### Účel

Příkaz `rsvmqtrn` se používá k vyřešení dvou různých stavů transakcí.

#### neověřené transakce

Příkaz `rsvmqtrn` se používá k potvrzení nebo vrácení interně nebo externě koordinovaných transakcí s nejistým stavem.


**Poznámka:** Tento příkaz použijte pouze v případě, že jste si jisti, že transakce nemohou být vyřešeny normálními protokoly. Zadání tohoto příkazu může vést ke ztrátě transakční integrity mezi správci prostředků pro distribuovanou transakci.

## heuristicky dokončené transakce

Pomocí příkazu `rsvmqtrn` s volbou `-f` pro produkt IBM MQ odeberete všechny informace o externě koordinovaných transakcích, které byly dříve vyřešeny ručně pomocí příkazu `rsvmqtrn`, ale toto řešení nebylo potvrzeno koordinátorem transakce pomocí příkazu `for-forget`. Transakce, které jsou ručně vyřešeny správcem prostředků a nepotvrzené správcem transakcí, jsou známy jako transakce *heuristicky dokončeny od X/Open*.

**Poznámka:** Pokud je externí koordinátor transakcí trvale nedostupný, použijte pouze volbu `-f`. Správce front si jako správce prostředků pamatuje transakce, které byly potvrzeny nebo vráceny ručně příkazem `rsvmqtrn`.

## Syntaxe



## Povinné parametry

### -m QMgrName

Název správce front.



**Upozornění:** Následující parametry se vzájemně vylučují. Musíte dodat parametr `-a` samostatně, nebo jeden z dalších parametrů spolu s číslem transakce.

## Nepovinné parametry

### -a

Správce front řeší všechny interně koordinované neověřené transakce (to znamená všechny globální jednotky práce).

### -b

Zálohuje uvedenou transakci. Tento parametr je platný pouze pro externě koordinované transakce (tj. pouze pro externí jednotky práce).

### -c

Potvrdí danou transakci. Tento parametr je platný pouze pro externě koordinované transakce (to znamená externí jednotky práce).

### -f

Zapojí jmenovanou heuristicky dokončenou transakci. Tento parametr je platný pouze pro externě koordinované transakce (to znamená externí jednotky práce), které jsou vyřešeny, ale nepotvrzené koordinátorem transakce.

**Poznámka:** Použijte pouze v případě, že koordinátor externích transakcí nikdy nebude schopen potvrdit heuristicky dokončenou transakci. Například, pokud byl koordinátor transakcí odstraněn.

### -r RMID

Účast správce prostředků v neověřené transakci může být ignorována. Tento parametr je platný pouze pro interně koordinované transakce a pro správce prostředků, u nichž došlo k odebrání položek konfigurace správce prostředků z konfiguračních informací správce front.

**Poznámka:** Správce front nevolá správce prostředků. Místo toho označí účast správce prostředků v rámci transakce jako dokončenou.

## Transakce

Číslo transakce transakce, která je potvrzená nebo zálohovaná. Použijte příkaz **dspmqrtrn** k vyhledání relevantního čísla transakce. Tento parametr je požadován s parametry **-b**, **-c**, **-fa** **-r RMID** a musí být posledním parametrem, je-li použit.

## Návratové kódy

Návratový kód.	Popis
0	Úspěšná operace
26	Správce front spuštěný jako instance v pohotovostním režimu.
32	Transakce nebyla rozlišena
34	Správce prostředků nebyl rozpoznán
35	Správce prostředků není trvale nedostupný
36	Byly zadány neplatné argumenty
40	Správce front není k dispozici.
49	Správce front - zastavování
58	Bylo zjištěno nekonzistentní použití instalací
69	Úložný prostor není k dispozici
66	Neočekávaná chyba
72	Chyba názvu správce front
85	Neznámé transakce

## Související příkazy

Příkaz	Popis
dspmqrtrn	Zobrazit seznam připravených transakcí

## runmqccred (zamlžení hesla pro uživatelskou proceduru mqccred)

Zamlžuje hesla v souboru `.ini` používaném uživatelskou procedurou zabezpečení **mqccred**.

## Účel

Použijte příkaz **runmqccred** ke zpracování **mqccred** výstupního souboru `.ini`, abyste změnili všechna hesla v prostém textu do zamlžené formy. Tento příkaz by měl být spuštěn před použitím `.ini` s uživatelskou procedurou, aby se zajistilo, že uživatelská procedura bude úspěšně spuštěna.

## Syntaxe

```
➤ runmqccred [-f] [-p]
```

## Volitelné parametry

**-f**

Určete specifický soubor, který má být upraven, jiný než výchozí soubor.



Při výchozím nastavení program vyhledá soubor `.ini` stejným způsobem jako ukončení kanálu.

#### **-p**

Ve výchozím nastavení program selže s chybou, pokud funkce `filemode` umožňuje ostatním přístup k souboru, který jste upravili.

Chcete-li pokračovat ve zpracování, i když se objeví chyba, použijte parametr **-p**.

To může být nezbytné v situacích, kdy můžete například zavést systém souborů UNIX na váš počítač Windows pomocí NFS nebo jiného protokolu, a pokoušíte se použít soubor `.ini` z tohoto souboru (možná sdílet stejný soubor `.ini` mezi více účty).

Vzhledem k tomu, že systém NFS nepodporuje seznamy řízení přístupu k produktu Windows NTFS, dojde k selhání uživatelské procedury, pokud neprojdete kontrolou oprávnění.

## **Poznámky k použití**

Program **runmqccred** umístí soubor `ini` stejným způsobem jako výstupní kanál kanálu. Program také zapisuje zprávy konzoly, které říkají, který soubor je upravován, a jakýkoli úspěch nebo stav selhání.

Všimněte si, že uživatelská procedura kanálu může pracovat s atributy **Password** nebo **OPW**, ale očekává se, že budete chránit hesla.

**Důležité:** Program **runmqccred** pracuje pouze z IBM MQ 8.0, musíte spustit program na systému Verze 8.0 a potom přenést výstupní soubor `.ini` ručně na systém, na kterém běží předchozí verze, chcete-li tam používat klienty.

Při výchozím nastavení tato uživatelská procedura funguje pouze v případě, že v souboru nejsou žádná hesla prostého textu. Toto můžete potlačit použitím volby **NOCHECKS SCYDATA**.

Program **runmqccred** také kontroluje, zda soubor `.ini` neobsahuje příliš mnoho oprávnění, která umožňují ostatním uživatelům přístup k němu. Ve výchozím nastavení program selže s chybou, pokud režim-souboru umožňuje ostatním přístup k němu. Chcete-li pokračovat ve zpracování, i když se objeví chyba, použijte parametr **-p**.

Program **runmqccred** je nainstalován v této složce:

#### **Windows platformy**

```
<installation directory>\Tools\c\Samples\mqccred\
```

#### **SYSTÉM UNIX**

```
<installation directory>/usr/mqm/samp/mqccred/
```

Pokud oprávnění k souboru nejsou dostatečně bezpečná, produkt **runmqccred** vytvoří tuto zprávu:

```
Configuration file 'C:\Users\User1\mq\mqccred.ini' is not secure.
Other users may be able to read it. No changes have been made to the file.
Use the -p option for runmqccred to bypass this error.
```

Tento problém můžete obejít pomocí příznaku **-p**, ale při vložení do produkce nedojde ke spuštění uživatelské procedury, pokud jste tento problém nevyřešili. Když se produkt **runmqccred** úspěšně spustí, informuje o tom, kolik hesel bylo zamlžené.

```
File 'C:\Users\User1\mq\mqccred.in' processed successfully.
Plaintext passwords found: 3
```

## **runmqchi**

Spuštění procesu inicializátoru kanálu pro automatizaci spuštění kanálů.


### **Účel**

Příkaz **runmqchi** se používá ke spuštění procesu inicializátoru kanálu.

Příkaz **runmqchi** je třeba použít z instalace přidružené ke správci front, se kterým pracujete. Pomocí příkazu `dspmqr -o installation` můžete zjistit, která instalace správce front je přidružena.

Inicializátor kanálu je standardně spuštěn jako součást správce front.

## Syntaxe



## Nepovinné parametry

### **-q** *InitiationQName*

Název inicializační fronty, která má být zpracována tímto inicializátorem kanálu. Pokud ji vynecháte, SYSTEM.CHANNEL.INITQ .

### **-m** *QMgrName*

Název správce front, ve kterém existuje inicializační fronta. Pokud název vynecháte, bude použit výchozí správce front.

## Návratové kódy

Návratový kód.	Popis
----------------	-------

0	Příkaz byl dokončen normálně
10	Příkaz byl dokončen s neočekávanými výsledky
20	Při zpracování došlo k chybě

Vyskytnou-li se chyby, které mají za následek návratové kódy buď 10 nebo 20, zkontrolujte protokol chyb správce front, ke kterému je kanál přidružen, a záznam o chybách systému pro záznamy o problémech, které se vyskytly před tím, než je kanál přidružen ke správci front. Další informace o protokolech chyb naleznete v tématu [Adresáře protokolu chyb](#).

## runmqchl


Spustit kanál odesílatele nebo žadatele

## Účel

Příkaz `runmqchl` se používá ke spuštění kanálu odesílatele (SDR) nebo žadatele (RQSTR).

Kanál běží synchronně. Chcete-li kanál zastavit, zadejte příkaz `MQSC STOP CHANNEL`.

## Syntaxe



## Povinné parametry

### -c *ChannelName*

Název kanálu, který má být spuštěn.

## Nepovinné parametry

### -m *QMgrName*

Název správce front, ke kterému je tento kanál přidružen. Pokud název vynecháte, bude použit výchozí správce front.

## Návratové kódy

Návratový kód.	Popis
----------------	-------

0	Příkaz byl dokončen normálně
10	Příkaz byl dokončen s neočekávanými výsledky
20	Při zpracování došlo k chybě

Pokud jsou generovány návratové kódy 10 nebo 20, přezkoumejte protokol chyb přidruženého správce front pro chybové zprávy a systémový protokol chyb pro záznamy o problémech, které se vyskytly před tím, než je kanál přidružen ke správci front.

## runmqdlq


Spusťte obslužnou rutinu fronty nedoručených zpráv pro monitorování a zpracování zpráv ve frontě zablokovaných zpráv.

## Účel

Použijte příkaz `runmqdlq` ke spuštění popisovače fronty nedoručených zpráv (DLQ), který monitoruje a zpracovává zprávy ve frontě nedoručených zpráv.

Tento příkaz se používá na serverech. Pokud chcete režim klienta, měli byste kompilovat produkt **amqsd1q** v režimu klienta. Další informace naleznete v tématu [Ukázkový obslužný program DLQ amqsd1q](#).

## Syntaxe



## Popis

Použijte obslužnou rutinu fronty nedoručených zpráv k provedení různých akcí na vybraných zprávách zadáním sady pravidel, která mohou obě vybrat zprávu a definovat akci, která má být na této zprávě provedena.

Příkaz `runmqdlq` vezme svůj vstup z `stdin`. Když je příkaz zpracován, výsledky a souhrn se vloží do sestavy, která se odešle do produktu `stdout`.

Převedením klávesy `stdin` z klávesnice můžete interaktivně zadat pravidla **`runmqdlq`**.

Přepřesměrováním vstupu ze souboru můžete použít tabulku pravidel na uvedenou frontu. Tabulka pravidel musí obsahovat alespoň jedno pravidlo.

Pokud použijete obslužnou rutinu DLQ bez přesměrování `stdin` ze souboru (s tabulkou pravidel), ovladač DLQ přečte svůj vstup z klávesnice. V systémech IBM MQ for AIX, Solaris, HP-UX a Linux se obslužná rutina DLQ nespustí ke zpracování uvedené fronty, dokud neobdrží znak `end_of_file` (Ctrl + D). V IBM MQ for Windows se značně zpracovávají jmenovanou frontu, dokud nestisknete následující posloupnost kláves: Ctrl + Z, Enter, Ctrl + Z, Enter.

Další informace o tabulkách pravidel a o tom, jak je vytvořit, najdete v tématu [Tabulka pravidel pro obslužné rutiny DLQ](#).

## Nepovinné parametry

Pravidla příkazů MQSC pro řádky s komentářem a pro slučování řádků se vztahují také na vstupní parametry obslužné rutiny DLQ.

### ***QName***

Název fronty, která má být zpracována.

Pokud název vynecháte, bude použita fronta nedoručených zpráv definovaná pro lokálního správce front. Zadáte-li jednu nebo více mezer ("), bude explicitně přiřazena fronta nedoručených zpráv lokálního správce front.

### ***QMgrName***

Název správce front, který vlastní frontu, která má být zpracována.

Pokud název vynecháte, bude použit výchozí správce front pro danou instalaci. Zadáte-li jednu nebo více mezer ("), výchozí správce front pro tuto instalaci je explicitně přiřazen.

## **`runmqdnm`**

Spuštění zpracování zpráv ve frontě s použitím monitoru .NET (pouze Windows).


## Účel

**Poznámka:** Příkaz `runmqdnm` se vztahuje pouze na IBM MQ for Windows.

Příkaz **`runmqdnm`** lze spustit z příkazového řádku nebo jako spuštěnou aplikaci.

Příkaz **`runmqdnm`** se používá ke spuštění zpracování zpráv ve frontě aplikací s monitorem produktu .NET.

## Syntaxe



### Povinné parametry

#### **-q QueueName**

Název fronty aplikací, která se má monitorovat.

#### **-a AssemblyName**

Název sestavení .NET .

### Nepovinné parametry

#### **-m QMgrName**

Název správce front, který je hostitelem fronty aplikací.

Pokud je vynechán, použije se výchozí správce front.

#### **-c ClassName**

Název třídy .NET , která implementuje rozhraní IMQObjectTrigger . Tato třída musí být umístěna v určené sestavě.

Je-li vynechán, prohledá se zadaná sestava, aby identifikovala třídy, které implementují rozhraní IMQObjectTrigger :

- Je-li nalezena jedna třída, pak *ClassName* převezme název této třídy.
- Pokud nejsou nalezeny žádné třídy nebo více tříd, pak se monitor .NET nespustí a zpráva se zapíše do konzoly.

#### **-u UserData**

Uživatelsky definovaná data. Tato data jsou předána metodě Execute, když ji monitor .NET volá. Uživatelská data musí obsahovat pouze znaky ASCII, bez uvozovek, NULL nebo návratů vozíku.

Pokud je vynechán, je metodě Execute předána hodnota null.

#### **-s Syncpoint**

Určuje, zda je při načítání zpráv z aplikační fronty vyžadována kontrola synchronizačního bodu. Možné hodnoty jsou:

Tabulka 27. Hodnoty parametrů synchronizačního bodu.	
Hodnota	Popis
ANO	Zprávy se načítají pod řízením synchronizačního bodu (MQGMO_SYNCPOINT).

Tabulka 27. Hodnoty parametrů synchronizačního bodu. (pokračování)	
Hodnota	Popis
<b>NE</b>	Zprávy nejsou načteny pod řízením synchronizačního bodu (MQGMO_NO_SYNCPOINT).
<b>Trvalý</b>	Trvalé zprávy se načítají pod řízením synchronizačního bodu (MQGMO_SYNCPOINT_IF_PERSISTENT).

Je-li vynechán, hodnota *Syncpoint* je závislá na vašem modelu transakce:

- Je-li použita koordinace distribuovaných transakcí (DTC), pak je parametr *Syncpoint* zadán jako hodnota YES.
- Pokud není použita koordinace distribuovaných transakcí (DTC), pak je parametr *Syncpoint* zadán jako PERSISTENT.

#### **-d Conversion**

Uvádí, zda se požaduje konverze dat, když jsou zprávy načítány z aplikační fronty. Možné hodnoty jsou:

Tabulka 28. Hodnoty parametrů převodu.	
Hodnota	Popis
<b>ANO</b>	Je vyžadován převod dat (MQGMO_CONVERT).
<b>NE</b>	Konverze dat není povinná (není uvedena žádná volba pro získání zprávy).

Pokud je vynechán, hodnota *Conversion* je zadána jako NO.

#### **-n MaxThreads**

Maximální počet aktivních pracovních podprocesů.

Pokud je vynechán, je parametr *MaxThreads* zadán jako 20.

#### **-t Timeout**

Doba (v sekundách), po kterou monitor .NET čeká na další zprávy, aby dorazila do fronty aplikací. Zadáte-li hodnotu -1, bude monitor .NET čekat nekonečně dlouhou dobu.

Je-li vynechán při spuštění z příkazového řádku, monitor .NET čeká nekonečně dlouhou dobu.

Pokud je vynechán, když se spustí jako spuštěná aplikace, monitor .NET čeká po dobu 10 sekund.

#### **-b BackoutThreshold**

Uvádí prahovou hodnotu vrácení pro zprávy načtené z aplikační fronty. Možné hodnoty jsou:

Tabulka 29. Hodnoty parametru BackoutThreshold.	
Hodnota	Popis
<b>-1</b>	Prahová hodnota vrácení je převzata z atributu fronty aplikací, BOTHRESH.
<b>0</b>	Prahová hodnota vrácení není nastavena.
<b>1 nebo více</b>	Explicitně nastaví prahovou hodnotu vrácení.

Pokud je vynechán, *BackoutThreshold* je uveden jako -1.

#### **-r QueueName**

Fronta, do které se umístí zprávy s počtem vrácení překračujícím prahovou hodnotu vrácení.

Je-li vynechán, hodnota parametru *QueueName* je závislá na hodnotě atributu BOQNAME z aplikační fronty:

- Je-li BOQNAME neprázdný, pak *QueueName* vezme hodnotu BOQNAME.
- Je-li parametr BOQNAME prázdný, je parametr *QueueName* zadán jako fronta nedoručených zpráv správce front. Pokud do správce front nebyla přiřazena fronta nedoručených zpráv, není zpracování odvolání k dispozici.

### **-p ContextOption**

Uvádí, zda informace o kontextu ze zprávy, která je zálohována, jsou posílány na zazálohovanou zprávu. Možné hodnoty jsou:

<i>Tabulka 30. Hodnoty parametru ContextOption .</i>	
<b>Hodnota</b>	<b>Popis</b>
<b>Není</b>	Nejsou předány žádné informace o kontextu.
<b>Identita</b>	Informace o kontextu identity jsou předány pouze.
<b>all</b>	Jsou předány všechny informace o kontextu.

Pokud je vynechán, *ContextOption* je uveden jako ALL.

## **Návratové kódy**

<b>Návratový kód.</b>	<b>Popis</b>
0	Úspěšná operace
36	Byly zadány neplatné argumenty
40	Správce front není k dispozici.
49	Správce front - zastavování
58	Bylo zjištěno nekonzistentní použití instalací
66	Neočekávaná chyba
72	Chyba názvu správce front
133	Chyba-neznámý název objektu

## **runmqtsr**


Spustíte proces modulu listener a nasloucháte vzdáleným požadavkům na různých komunikačních protokolech.

## **Účel**

Proces modulu listener lze spustit pomocí příkazu `runmqtsr` .

Tento příkaz se spustí synchronně a čeká, dokud se proces modulu listener nedokončí, než se vrátí volajícímu.

## **Syntaxe**



## Povinné parametry

### -t

Přenosový protokol, který má být použit:

*Tabulka 31. Hodnoty přenosového protokolu.*

Header	Header
tcp	Transmission Control Protocol/ Internet Protocol (TCP/IP)
lu62	LU technologie SNA 6.2 (pouze Windows )
netbios	NetBIOS (pouze Windows )
spx	SPX (pouze Windows )

## Nepovinné parametry

### -p *Port*

Číslo portu pro protokol TCP/IP. Tento parametr je platný pouze pro TCP. Vynecháte-li číslo portu, převezme se z informací o konfiguraci správce front nebo z předvoleb v programu. Výchozí hodnota je 1414. Nesmí přesahovat 65535.

### -i *IPAddr*

Adresa IP modulu listener, uvedená v jednom z následujících formátů:

- tečková dekadická notace IPv4
- hexadecimální notace IPv6



- alfanumerický formát

Tento parametr je platný pouze pro TCP/IP.

V systémech, které jsou schopné IPv4 a IPv6, můžete rozdělit provoz spuštěním dvou samostatných listenerů. Jeden naslouchající na všech IPv4 adresách a jeden naslouchající na všech IPv6 adresách. Vynecháte-li tento parametr, bude modul listener přijímat požadavky na všech konfigurovaných adresách IPv4 a IPv6.

**-n *TpName***

Název transakčního programu LU 6.2. Tento příznak je platný pouze pro přenosový protokol LU 6.2. Pokud název vynecháte, převezme se z informací o konfiguraci správce front.

**-a *Adapter***

Číslo adaptéru, prostřednictvím kterého systém NetBIOS přijímá požadavky. Při výchozím nastavení modul listener používá adaptér 0.

**-l *LocalName***

Lokální název systému NETBIOS, který používá modul listener. Předvolba je uvedena v informacích o konfiguraci správce front.

**-e *Names***

Počet názvů, které může modul listener použít. Výchozí hodnota je uvedena v informacích o konfiguraci správce front.

**-s *Sessions***

Počet relací, které může modul listener používat. Výchozí hodnota je uvedena v informacích o konfiguraci správce front.

**-o *Commands***

Počet příkazů, které může modul listener použít. Výchozí hodnota je uvedena v informacích o konfiguraci správce front.

**-x *Socket***

Soket SPX, na kterém naslouchá SPX. Výchozí hodnota je hexadecimální 5E86.

**-m *QMGrName***

Název správce front. Ve výchozím nastavení příkaz pracuje s výchozím správcem front.

**-b *Backlog***

Počet požadavků na souběžná připojení, které modul listener podporuje. Seznam výchozích hodnot a dalších informací najdete v tématech [TCP](#), [LU62](#), [NETBIOS](#) a [SPX](#).

## Návratové kódy

Návratový kód.	Popis
----------------	-------

0	Příkaz byl dokončen normálně
4	Příkaz byl dokončen poté, co byl ukončen příkazem <b>endmq1sr</b>
10	Příkaz byl dokončen s neočekávanými výsledky
20	Vyskytla se chyba během zpracování: proces AMQMSRVN nebyl spuštěn.

## Příklady

Následující příkaz spustí modul listener na výchozím správcí front s použitím protokolu NetBIOS. Modul listener může použít maximálně pět názvů, pět příkazů a pět relací. Tyto prostředky musejí být v rámci limitů nastavených v informacích o konfiguraci správce front.

```
runmq1sr -t netbios -e 5 -s 5 -o 5
```

## runmqras

Příkaz **runmqras** se používá ke shromažďování informací o odstraňování problémů s produktem IBM MQ (dataMustGather) do jednoho archivu, například k odeslání podpory produktu IBM.

### Účel

Příkaz **runmqras** se používá ke shromažďování informací o odstraňování problémů z počítače do jednoho archivu. Tento příkaz můžete použít ke shromáždění informací o selhání aplikace nebo produktu IBM MQ, případně pro odeslání produktu IBM, když hlásíte problém.

Ve výchozím nastavení produkt **runmqras** shromažďuje informace, jako jsou například:

- Soubory FDC IBM MQ
- Protokoly chyb (ze všech správců front a také z protokolů chyb IBM MQ pro celou dobu počítače)
- Správa verzí produktu, informace o stavu a výstup z různých dalších příkazů operačního systému.

Všimněte si například, že příkaz **runmqras** neshromažďuje uživatelské informace, které jsou obsaženy ve zprávách ve frontách.

Spuštění bez požadování více sekcí je zamýšleno jako výchozí bod pro obecnou diagnózu problému, nicméně můžete si vyžádat více sekcí prostřednictvím příkazového řádku.


Tyto další sekce shromažďují podrobnější informace v závislosti na typu problému, který je diagnostikován. Pokud jsou pro pracovníky podpory produktu IBM vyžadovány jiné než výchozí sekce, budou vám to říkat.

Příkaz **runmqras** lze spustit pod libovolným ID uživatele, tento příkaz však shromáždí pouze informace o tom, že se ID uživatele může shromáždit ručně. Obecně platí, že při ladění problémů IBM MQ spusťte příkaz pod ID uživatele produktu mqm, aby příkaz mohl shromažďovat soubory správce front a výstupy příkazů.

**V 8.0.0.9** **Solaris** **Linux** **AIX** Počínaje systémem IBM MQ 8.0.0, opravná sada Fix Pack 9 příkaz **runmqras** standardně načítá informace o proměnné prostředí. Toto platí pro produkty Linux, Solaris a AIX.

**distributed** **V 8.0.0.9** Počínaje produktem IBM MQ 8.0.0, opravná sada Fix Pack 9 příkaz **runmqras** načítá standardně výpis datového adresáře správce front. Vztahuje se na distribuované platformy.

## Syntaxe



### Klíčová slova a parametry

Všechny parametry jsou povinné, pokud popis neuvádí, že jsou volitelné.

V každém případě je *QMgrName* jméno správce front, pro kterého se příkaz používá.

#### **-zipfile** *ZipFileName*

Dodejte název souboru výsledného archivu.

Při výchozím nastavení je název výstupního archivu `runmgras.zip`.

#### **-outputdir** *path*

Adresář, ve kterém je umístěn výsledný výstupní soubor.

Ve výchozím nastavení je výstupní adresář stejný jako pracovní adresář.

#### **-workdirectory** *path*

Adresář, který se používá k ukládání výstupu z příkazů spuštěných během zpracování nástroje. Je-li tento adresář zadán, musí buď existovat, v takovém případě je vytvořen, nebo musí být prázdný.

Pokud cestu nezadáte, bude v produktu Systémy SYSTÉM UNIX použit adresář pod adresářem `/tmp` a v adresáři `%temp%` je použit adresář Windows, jehož název začíná řetězcem **runmgras** a je s příponou `data` a časem s příponou.

#### **-section** *SectionA, SectionB*

Nepovinné části, pro které mají být shromažďovány specifičtější informace. Musíte použít čárku jako oddělovací znak mezi sekcemi, bez mezer. Příklad:

```
runmgras -qmlist ESBSTGAPPQMVH2 -section defs,trace,cluster -caseno TEST123
```

Při výchozím nastavení je shromážděn generický oddíl dokumentace, zatímco pro určitý typ problému lze shromáždit více specifických informací; například název sekce *trace* shromažďuje všechny obsahy adresáře trasování.

Výchozí kolekce je možné se vyhnout zadáním názvu sekce *nodefault*.

Podpora produktu IBM vám obvykle poskytuje sekce, které mají být použity. Příklady dostupných sekcí jsou:

#### **vše**

Shromažďuje všechny možné informace včetně všech trasovacích souborů a diagnostiky pro mnoho různých typů problémů. Tuto volbu musíte použít pouze za určitých okolností a tato volba není určena pro obecné použití.

#### **default**

Protokoly produktu IBM MQ , soubory FDC, základní konfigurace a stav.

**Poznámka:** Vždy se shromáždíte, pokud nepoužijete název sekce **nodefault**. Některé informace o aktuálním prostředí (uložené v produktu `env . stdout` v systémech Linux, UNIX a IBM ia v produktu `set . stdout` v systému Windows) a aktuální limity uživatelů (uložené v produktu `mqconfig . stdout` v systémech Linux a UNIX) mohou být příkazem **runmqras** změněny. Je-li to nezbytné, spusťte ve svém prostředí ručně příkazy **env**, **set** nebo **mqconfig** , abyste zkontrolovali skutečné hodnoty.

#### **nevýchozí**

Brání, aby se výchozí kolekce vyskytly, ale další explicitně požadované sekce jsou stále shromažďovány.

#### **trasování**

Shromažďuje všechny informace o souboru trasování spolu s výchozími informacemi.

**Poznámka:** Nepovoluje trasování.

#### **defs**

Shromažďuje definice správce front a informace o stavu.

#### **klastr**

Obsahuje konfiguraci klastru a informace o frontě.

#### **ldap**

Shromažďuje informace o transakci a perzistenci.

#### **jádro**

Obsahuje údaje jádra správce front.

#### **modul protokolování**

Shromažďuje informace o protokolování obnovy.

#### **téma**

Shromažďuje informace o stromu témat.

#### **QMGR**

Shromažďuje všechny soubory správce front: fronty, protokoly a konfigurační soubory.

#### **V 8.0.0.9 nevracení**

V produktu IBM MQ 8.0.0, opravná sada Fix Pack 9 shromažďuje informace o využití prostředků produktu IBM MQ .

**Linux** **UNIX** Tento oddíl platí pro produkty Linux, HP-UX, Solarisa AIX.

#### **V 8.0.0.8 MFT**

V produktu IBM MQ 8.0.0, opravná sada Fix Pack 8 zachytává data získaná příkazem **fteRas** .

**Poznámka:** Produkt **-section mft** shromažďuje pouze informace o výchozí topologii koordinačního správce front.

Další informace naleznete v části [Názvy a popisy sekcí](#) technické poznámce IBM týkající se použití příkazu IBM MQ **runmqras** ke shromažďování dat.

### **-qmlist QMA[, QMB]**

Seznam názvů správců front, na kterých má být příkaz **runmqras** spuštěn.

Tento parametr se nevztahuje na produkt klienta, protože neexistují žádné správce front, ze kterých by bylo možné požadovat přímý výstup.

Zadáním seznamu odděleného čárkami můžete omezit iteraci ve všech správcích front na specifický seznam správců front. Ve výchozím nastavení je iterace příkazů napříč všemi správci front.

### **-timeout secs**

Výchozí časový limit pro udělení individuálního příkazu předtím, než příkaz zastaví čekání na dokončení.

Ve výchozím nastavení je použit časový limit 10 sekund. Hodnota nula znamená čekat bez omezení.

### **-demo**

Spouštět v demonstračním režimu, kde nejsou zpracovány žádné příkazy, a žádné soubory se neshromáždily.

Spuštěním v demonstračním režimu můžete přesně zjistit, které příkazy by byly zpracovány a jaké soubory by byly shromážděny. Výstupní soubor `.zip` obsahuje soubor `console.log`, který dokumentuje přesně to, co by bylo zpracováno a shromážděno, pokud by měl být příkaz spuštěn normálně.

### **-v**

Rozšiřuje množství informací, které jsou protokolovány v souboru `console.log`, který je obsažen ve výstupním souboru `.zip`.

### **-ftp ibm/custom**

Umožňuje, aby byl shromážděný archiv odeslán prostřednictvím základního protokolu FTP do vzdáleného místa určení.

Na konci zpracování může být výsledný archiv odeslán prostřednictvím základního protokolu FTP, buď přímo do produktu IBM, nebo do serveru dle vašeho výběru. Pokud vyberete volbu *ibm*, použije se anonymní FTP k doručení archivu na server IBM ECuRep. Tento proces je totožný s odesláním souboru ručně pomocí protokolu FTP.

Všimněte si, že pokud vyberete volbu *ibm*, musíte také zadat volbu *pmrno* a všechny ostatní volby FTP\* budou ignorovány.

### **-ftpserver server**

Název serveru FTP, ke kterému se chcete připojit, je-li použita vlastní volba FTP.

### **-ftpusername ID uživatele**

ID uživatele, který se má přihlásit k serveru FTP, je-li použita vlastní volba FTP.

### **-ftppassword heslo**

Heslo pro přihlášení k serveru FTP, je-li použita vlastní volba FTP.

### **-ftpdirectory cesta**

Adresář na serveru FTP, do kterého má být umístěn výsledný soubor `.zip`, použit při použití vlastní volby FTP.

### **-pmrno 12345,678,9AB**

Platné číslo záznamu PMR IBM (číslo záznamu problému), proti kterému má být dokumentace přidružena.

Tuto volbu použijte, chcete-li zajistit, aby byl výstup předřazován číslem PMR, aby při odesílání informací do produktu IBM byly informace automaticky přidruženy k danému záznamu problému.

### **V 8.0.0.10**

#### **-caleno caseNo**

Platné číslo případu Salesforce.

Použijte tuto volbu, chcete-li zajistit, aby byl výstup vložen s číslem vašeho případu, takže když se informace odešlou do produktu IBM, jsou informace automaticky přidruženy k tomuto číslu případu.

**Poznámka:** **-caseno** je ekvivalentní k **-pmrno** a obě jsou volitelné parametry, ale není dovoleno zásobovat oba najednou.

#### **-help**

Poskytněte jednoduchou nápovědu.

#### **-sub**

Zobrazuje klíčová slova, která budou nahrazena v souboru XML.

### **Příklady**

Tento příkaz shromáždí výchozí dokumentaci z instalace produktu IBM MQ a všechny správce front na počítači:

```
runmqras
```

Tento příkaz shromáždí výchozí dokumentaci z instalace produktu IBM MQ na počítači a odešle jej přímo do produktu IBM , aby byl přidružen k číslu PMR 11111,222,333 pomocí základní funkce FTP:

```
runmqras -ftp ibm -pmrno 11111,222,333
```

Tento příkaz shromáždí výchozí dokumentaci ze stroje a všechny trasovací soubory, definice správce front a stav pro všechny správce front v počítači:

```
runmqras -section trace,defs
```

### **Návratové kódy**

Nulový návratový kód indikuje selhání.

### **runmqsc**

Spusťte příkazy IBM MQ ve správci front.

### **Účel**

Příkaz **runmqsc** se používá k zadávání příkazů MQSC do správce front. Příkazy MQSC vám umožňují provádět administrativní úlohy. Můžete například definovat, změnit nebo odstranit objekt lokální fronty. Příkazy MQSC a jejich syntaxe jsou popsány v [příkazech MQSC](#).

Příkaz **runmqsc** je třeba použít z instalace přidružené ke správci front, se kterým pracujete. You can find out which installation a queue manager is associated with by using the `dspmqr -o installation` command.


Chcete-li zastavit příkaz **runmqsc** , použijte příkaz **end** . Můžete také použít příkaz **exit** nebo **quit** .

Z produktu IBM MQ 8.0 můžete usnadnit zobrazení, že jste v prostředí MQSC, a zobrazit některé podrobnosti o aktuálním prostředí tím, že nastavíte výzvu k výběru volby pomocí proměnné prostředí MQPROMPT. Další informace najdete v tématu [Provedení úloh lokální administrace pomocí příkazů MQSC](#).

### **Syntaxe**

Můžete použít parametr **-n** sám o sobě nebo můžete použít řadu dalších parametrů v kombinaci:

```
▶▶ runmqsc — -n ▶▶
```



## Popis

Příkaz **runmqsc** můžete spustit třemi způsoby:

### Ověřit příkaz

Ověřte příkazy MQSC, ale nespouštějte je. Vygeneruje se výstupní sestava označující úspěch nebo selhání každého příkazu. Tento režim je k dispozici pouze v lokálním správci front.

### Spustit příkaz přímo

Odešlete příkazy MQSC přímo do lokálního správce front.

### Spustit příkaz nepřímo

Spustíte příkazy MQSC ve vzdáleném správci front. Tyto příkazy jsou umístěny do fronty příkazů vzdáleného správce front a jsou spouštěny v pořadí, ve kterém byly zařazeny do fronty. Sestavy z příkazů jsou vráceny do lokálního správce front.

Příkaz **runmqsc** přebírá jeho vstup od `stdin`. Když jsou příkazy zpracovány, výsledky a souhrn se vloží do sestavy, která je odeslána do produktu `stdout`.

Po provedení příkazu `stdin` z klávesnice můžete zadávat příkazy MQSC interaktivně.

Přetečením vstupu ze souboru můžete spustit posloupnost často používaných příkazů obsažených v souboru. Výstupní sestavu lze také přesměrovat do souboru.

## Nepovinné parametry

### -c

Upraví příkaz **runmqsc**, aby se připojil ke správci front pomocí připojení klienta. Definice kanálů klienta použité pro připojení ke správci front jsou umístěny v následujících proměnných prostředí v tomto pořadí přednosti: **MQSERVER**, **MQCHLLIB** a **MQCHLTAB**.

Tato volba vyžaduje, aby byl klient nainstalován. Není-li nainstalována chybová zpráva oznamující, že jsou vydány chybějící knihovny klienta.

### -e

Brání zdrojovému textu příkazů MQSC, aby byly zkopírovány do sestavy. Tento parametr je užitečný, když zadáváte příkazy interaktivně.

### -m LocalQMgrNázev

Lokální správce front, který chcete použít k odeslání příkazů do vzdáleného správce front. Pokud vynecháte tento parametr, použije se lokální výchozí správce front k odeslání příkazů do vzdáleného správce front. Musí být zadán také parametr **-w**.

### -n

Upraví příkaz **runmqsc**, aby se nepřipojil ke správci front. Je-li tento parametr zadán, všechny ostatní parametry příkazu musí být vynechány, jinak bude vydána chybová zpráva.

Tato volba vyžaduje, aby byly instalovány knihovny klienta. Pokud nejsou instalovány, je vydána chybová zpráva.

Příkazy MQSC zadané v tomto režimu jsou omezeny na správu souboru definice lokálního kanálu, který je umístěn přes proměnné prostředí **MQCHLLIB** a **MQCHLTAB**, nebo výchozí hodnoty, pokud nejsou definovány.

**Poznámka:** Pokud přidáte nové položky do lokálního definičního souboru kanálu nebo změníte-li existující položky, tyto změny se neprojeví uvnitř správce front. Správce front nečte obsah souboru definice lokálního kanálu. Soubor CCDT je soubor pouze pro zápis z perspektivy správce front. Správce front nečte obsah souboru CCDT.

Jsou rozpoznány pouze následující příkazy MQSC:

**ALTER, DEFINE, DELETE, DISPLAY AUTHINFO** (pouze typu CRLLDAP nebo OCSP)

**ALTER, DEFINE, DELETE, DISPLAY CHANNEL** (pouze typu CLNTCONN)

Pro příkazy správy AUTHINFO jsou názvy existujících definic AUTHINFO mapovány a adresovány pomocí názvů CRLLDAP *n* nebo OCSP *n* (podle typu), kde *n* je číselné pořadí, ve kterém se objevují v souboru definice kanálu. Nové definice AUTHINFO jsou připojeny k tabulce kanálu klienta v pořadí. Vydávají se například následující příkazy:

```
DEFINE AUTHINFO(XYZ) AUTHTYPE(CRLLDAP) CONNAME('xyz')
DEFINE AUTHINFO(ABC) AUTHTYPE(CRLLDAP) CONNAME('abc')
```

Výsledkem je, že server 'xyz' LDAP kontroluje seznam CRL jako první, pokud je server CRL nedostupný, pak je server 'abc' zaškrtnut.

Vydáním příkazu **DISPLAY AUTHINFO(\*) CONNAME** se zobrazí toto:

```
AMQ8566: Display authentication information details.
AUTHINFO(CRLLDAP1)
AUTHTYPE(CRLLDAP)          CONNAME(xyz)
AMQ8566: Display authentication information details.
AUTHINFO(CRLLDAP2)
AUTHTYPE(CRLLDAP)          CONNAME(abc)
```

**Poznámka:** Režim klienta podporuje pouze vložení nových položek na konec tabulky kanálů klienta. Chcete-li změnit pořadí přednosti serverů LDAP CRL, musíte odebrat existující objekty ze seznamu a znovu je vložit ve správném pořadí na konci.

#### **-u UserID**

Použijete-li parametr **-u** k zadání ID uživatele, budete vyzváni k zadání odpovídajícího hesla.

Pokud jste záznam CONNAUTH AUTHINFO nakonfigurovali s CHCKLOCL (REQUIRED) nebo CHCKLOCL (REQDADM), musíte použít parametr **-u**, jinak nebudete schopni spravovat správce front s **runmqsc**.

#### **-v**

Ověřuje zadané příkazy bez provedení akcí. Tento režim je k dispozici pouze lokálně. Parametry **-w** a **-x** se ignorují, jsou-li zadány ve stejnou dobu jako **-v**.

**Důležité:** Parametr **-v** kontroluje pouze syntaxi příkazu. Nastavení tohoto příznaku nekontroluje, zda ve skutečnosti existují nějaké objekty uvedené v příkazu.

Pokud například fronta Q1 ve správci front neexistuje, je následující příkaz syntakticky správný a negeneruje žádné syntaktické chyby: `runmqsc -v Qmgr display q1(Q1)`.

Pokud však vynecháte příznak **-v**, obdržíte chybovou zprávu AMQ8147.



### **-w WaitTime**

Spustíte příkazy MQSC v jiném správci front. Pro toto nastavení musíte mít nastaven požadovaný kanál a přenosové fronty. Další informace naleznete v tématu [Příprava kanálů a přenosových front pro vzdálenou administraci](#).

Tento parametr se ignoruje, pokud je zadán argument **-v**.

### **WaitTime**

Doba (v sekundách), po kterou **runmqsc** čeká na odpovědi. Jakékoli odpovědi přijaté po tomto zrušení jsou zrušeny, ale příkazy MQSC se stále spustí. Uvedte čas v rozsahu od 1 do 999999.

Každý příkaz se odešle jako řídicí kód PCF do fronty příkazů (SYSTEM.ADMIN.COMMAND.QUEUE) cílového správce front.

Odpovědi jsou přijímány na frontě SYSTEM.MQSC.REPLY.QUEUE a výsledek je přidán do sestavy. Může být definován buď jako lokální fronta, nebo jako modelová fronta.

### **-x**

Cílový správce front je spuštěn v produktu z/OS. Tento parametr se používá pouze v nepřímém režimu. Musí být zadán také parametr **-w**. V nepřímém režimu jsou příkazy MQSC zapsány ve formátu vhodném pro frontu příkazů IBM MQ for z/OS.

### **QMgrName**

Název cílového správce front, na kterém se mají spustit příkazy MQSC. Není-li uveden, použije se výchozí správce front.

## **Návratové kódy**

<b>Návratový kód.</b>	<b>Popis</b>
-----------------------	--------------

00	Příkazový soubor MQSC byl úspěšně zpracován
10	Příkazový soubor MQSC byl zpracován s chybami; sestava obsahuje důvody pro selhávající příkazy
20	Chyba; příkazový soubor MQSC není spuštěn.

### **Příklady**

1. Zadejte tento příkaz na příkazový řádek:

```
runmqsc
```

Nyní můžete zadat příkazy MQSC přímo do příkazového řádku. Není zadán žádný název správce front, takže příkazy MQSC se zpracují ve výchozím správci front.

2. Použijte jeden z těchto příkazů, jak je to vhodné ve vašem prostředí, abyste uvedli, že příkazy MQSC mají být ověřeny pouze:

```
runmqsc -v BANK < "/u/users/commfile.in"  
runmqsc -v BANK < "c:\users\commfile.in"
```

Název správce front je BANK. Tento příkaz ověří příkazy MQSC v souboru `commfile.in` a zobrazí výstup v aktuálním okně.

3. Tyto příkazy spustí příkazový soubor MQSC `mqscfile.in` pro výchozího správce front.

```
runmqsc < "/var/mqm/mqsc/mqscfile.in" > "/var/mqm/mqsc/mqscfile.out"
```

```
runmqsc < "C:\Program Files\IBM\WebSphere MQ\mqsc\mqscfile.in" >
"C:\Program Files\IBM\WebSphere MQ\mqsc\mqscfile.out"
```

V tomto příkladu je výstup směřován do souboru `mqscfile.out`.

4. Tento příkaz předává příkazy správci front `QMREMOTE` pomocí `QMLOCAL` pro odeslání příkazů.

```
runmqsc -w 30 -m QMLOCAL QMREMOTE
```

## Související informace

[Provádění lokálních úloh administrace pomocí příkazů MQSC](#)

## runmqtmc


Spusťte monitor spouštěčů na straně klienta.

## Účel

Použijte příkaz `runmqtmc` ke spuštění monitoru spouštěčů pro klienta. Další informace o použití monitorů spouštěčů najdete v tématu [Monitorů spouštěčů](#).

Když se spustí monitor spouštěčů, trvale monitoruje zadanou inicializační frontu. Monitor spouštěčů se nezastaví, dokud neskončí správce front, viz [“endmqm” na stránce 84](#). Když je monitor spouštěčů klienta spuštěn, ponechá otevřenou frontu nedoručených zpráv.

## Syntaxe



## Nepovinné parametry

### -m *QMgrName*

Název správce front, v němž je monitor spouštěčů klienta spuštěn, standardně používá výchozího správce front.

### -q *InitiationQName*

Název inicializační fronty, která má být zpracována, standardně `SYSTEM.DEFAULT.INITIATION.QUEUE`.

### -r

Uvádí, že se monitor spouštěčů klienta automaticky znovu připojí.

### -u *UserId*

ID uživatele, který je autorizován pro získání spuštěné zprávy.

Všimněte si, že použití této volby nemá vliv na oprávnění spuštěného programu, která by mohla mít své vlastní volby ověření.

**Poznámka:** Vzhledem k tomu, že příkaz `runmqtmc` provádí standardní připojení klienta, můžete odeslat uživatelské jméno a heslo a nechat heslo zašifrováno pomocí uživatelské procedury zabezpečení `mqccred`.

## Návratové kódy

### Návratový kód. Popis

0	Nepoužitý. Monitor spouštěčů klienta je navržen tak, aby se spouštěl nepřetržitě, a proto není ukončen. Hodnota je vyhrazena.
10	Monitor spouštěčů klienta byl přerušen chybou.
20	Chyba; monitor spouštěčů klienta není spuštěn.

### Příklady

Příklady použití tohoto příkazu najdete v tématu [Spouštěcí ukázkové programy](#).

## runmqtrm


Spusťte monitor spouštěčů na serveru.

## Účel

Ke spuštění monitoru spouštěčů použijte příkaz `runmqtrm`. Další informace o použití monitorů spouštěčů najdete v tématu [Monitory spouštěčů](#).

Když se spustí monitor spouštěčů, trvale monitoruje zadanou inicializační frontu. Monitor spouštěčů se nezastaví, dokud neskončí správce front, viz [“endmqm” na stránce 84](#). Když je monitor spouštěčů spuštěn, ponechá otevřenou frontu nedoručených zpráv.

## Syntaxe



## Nepovinné parametry

### -m *QMgrName*

Název správce front, v němž je monitor spouštěčů provozován, standardně používá výchozího správce front.

### -q *InitiationQName*

Uvádí název inicializační fronty, která má být zpracována, standardně SYSTEM.DEFAULT.INITIATION.QUEUE.

### -u *UserId*

ID uživatele, který je oprávněn číst inicializační frontu, a získat spuštěnou zprávu.

Všimněte si, že použití této volby nemá vliv na oprávnění spuštěného programu, která by mohla mít své vlastní volby ověření.

## Návratové kódy

## Návratový kód. Popis

0	Nepoužitý. Monitor spouštěčů je navržen tak, aby běžel nepřetržitě, a proto není ukončen. Hodnota 0 proto nebude považována za hodnotu 0. Hodnota je vyhrazena.
10	Monitor spouštěčů byl přerušen chybou.
20	Chyba; monitor spouštěčů není spuštěn.

## runswchl

runswchl (přepínač kanálu klastru) v systému SYSTÉM UNIX, Linuxa Okna.

## Účel

Příkaz přepíná nebo dotazuje přenosové fronty klastru přidružené k odesílacím kanálům klastru.


## Poznámky k použití

Chcete-li spustit tento příkaz, musíte se přihlásit jako administrátor.

Příkaz přepíná všechny zastavené nebo neaktivní odesílací kanály klastru, které se shodují s parametrem `-c`, vyžadují přepnutí a mohou být přepnuty. Příkaz se hlásí zpět na kanálech, které jsou komutované, kanály, které nevyžadují přepínání, a kanály, které nelze přepnout, protože nejsou zastavené ani neaktivní.

Nastavíte-li parametr `-q`, příkaz neprovede přepínač, ale poskytuje seznam kanálů, které mají být přepnuty.

## Syntaxe



## Povinné parametry

### -m *QmgrName*

Správce front, proti kterému má být příkaz spuštěn. Musí být spuštěn správce front.

### -c \*

Všechny odesílací kanály klastru

### -c *GenericChannelNázev*

Všechny odpovídající odesílací kanály klastru

### -c *ChannelName*

Jeden odesílací kanál klastru.

## Nepovinné parametry

### -q

Zobrazí stav jednoho nebo více kanálů. Pokud vynecháte tento parametr, příkazy přepíná všechny zastavené nebo neaktivní kanály, které vyžadují přepínání.

### -n

Při přepínání přenosových front nepřenášet zprávy ze staré fronty do nové přenosové fronty.

**Poznámka:** Budte opatrní s volbou `-n`: zprávy ve staré přenosové frontě se nepřenášejí, pokud nepřidružíte přenosovou frontu s jiným odesílacím kanálem klastru.

## Návratové kódy

0

Příkaz byl úspěšně dokončen

10

Příkaz byl dokončen s varováními.

20

Příkaz byl dokončen s chybami.

## Příklady

Chcete-li zobrazit stav konfigurace kanálu odesílatele klastru TO.QM2, postupujte takto:

```
RUNSWCHL -m QM1 -c TO.QM2 -q
```

Chcete-li přepnout přenosovou frontu pro odesílací kanál klastru TO.QM3, aniž by došlo k přesunu zpráv na ní, postupujte takto:

```
RUNSWCHL -m QM1 -c TO.QM3 -n
```

Chcete-li přepnout přenosovou frontu pro kanál odesílatele klastru TO.QM3 a přesunout zprávy na ní, postupujte takto:

```
RUNSWCHL -m QM1 -c TO.QM3
```

Chcete-li zobrazit stav konfigurace všech odesílacích kanálů klastru v systému QM1, postupujte takto:

```
RUNSWCHL -m QM1 -c * -q
```

Chcete-li zobrazit stav konfigurace všech odesílacích kanálů klastru s generickým názvem TO.\*, postupujte takto:

```
RUNSWCHL -m QM1 -c TO.* -q
```

## Související informace


[Klastrování: Přepnutí přenosových front klastru](#)

## setmqaut


Změňte oprávnění k profilu, objektu nebo třídě objektů. Oprávnění může být uděleno nebo odvoláno z libovolného počtu činitelů nebo skupin.

Další informace o komponentách autorizační služby naleznete v tématu [Instalovatelné služby](#), [Komponenty služba Rozhraní autorizační služby](#).


Další informace o tom, jak autorizace fungují, najdete v tématu [Jak autorizace fungují](#).

 V systému IBM MQ 8.0v systémech SYSTÉM UNIX a Linux může správce oprávnění k objektu (OAM) používat autorizaci založenou na uživateli a autorizaci založenou na skupinách. Další informace o oprávněních založených na uživateli naleznete v tématu [Oprávnění založená na uživateli v systémech Unix a Linux](#).


## Syntaxe




### Autorizace MQI




### Kontextové autorizace



**Oprávnění administrace**



**Generická oprávnění**



**Popis**

Chcete-li udělit oprávnění, tj. udělit hlavní oprávnění nebo skupině uživatelů oprávnění k provedení operace a zrušit oprávnění, tj. odebrat oprávnění k provedení operace, použijte příkaz **setmqaut** . Můžete určit počet parametrů:

- Název správce front
- Činitelé a skupiny uživatelů
- Typ objektu
- Název profilu
- komponenta služby

Oprávnění, která lze udělit, jsou kategorizována následujícím způsobem:

- Oprávnění pro vydávání volání MQI
- Oprávnění pro kontext MQI
- Oprávnění pro vydávání příkazů pro administrativní úlohy
- Generická oprávnění

Každá autorizace, která má být změněna, je uvedena v seznamu oprávnění jako část příkazu. Každá položka v seznamu je řetězec s předponou plus (+) nebo znak minus (-). Pokud například zahrnete produkt +put do seznamu oprávnění, udělíte oprávnění pro zadávání volání MQPUT do fronty. Případně, pokud zahrnete -put do seznamu oprávnění, odvoláte oprávnění k vydávání volání MQPUT.

V systému SYSTÉM UNIX, Linuxu Oknamůžete použít atribut **SecurityPolicy** k řízení autorizace správce front:

- **Windows** V systémech Windows se atribut **SecurityPolicy** použije pouze v případě, že uvedená služba je výchozí autorizační službou, tj. OAM. Atribut **SecurityPolicy** vám umožňuje uvést zásady zabezpečení pro každého správce front.
- **Linux** **UNIX** V systémech SYSTÉM UNIX a Linux , pro produkt Verze 8.0 a vyšší, hodnota atributu **SecurityPolicy** určuje, zda správce front používá autorizaci založenou na uživateli nebo na základě skupin. Pokud tento atribut nezahrnete, použije se výchozí nastavení, které používá autorizaci založenou na skupině.

Další informace o atributu **SecurityPolicy** najdete v tématu [Instalovatelné služby, Configuring authorization service stanzas on Windows a Configuring authorization service stanzas on UNIX and Linux](#).

Další informace o efektu nastavení atributu `user` a `group` atributu **SecurityPolicy** najdete v tématu [OAM-based permissions on UNIX and Linux systems](#).

Můžete uvést libovolný počet činitelů, skupin uživatelů a autorizací v jednom příkazu **setmqaut** , ale musíte zadat alespoň jednoho činitele nebo skupinu uživatelů.

Je-li činitel členem více než jedné skupiny uživatelů, má hlavní povinný efektivně kombinované oprávnění pro všechny tyto skupiny uživatelů.

**Windows** Na systémech Windows má činitel také všechny oprávnění, které jsou mu uděleny explicitně pomocí příkazu **setmqaut** .

**Linux** **UNIX** Pokud je v parametru SYSTÉM UNIX a Linux atribut **SecurityPolicy** nastaven na hodnotu `user`, má činitel všechny oprávnění, které jsou mu uděleny explicitně pomocí příkazu **setmqaut** . Pokud je však atribut **SecurityPolicy** nastaven na hodnotu `group` nebo `default`, nebo pokud není nastaven atribut **SecurityPolicy** , jsou všechny oprávnění vlasteny skupinou uživatelů interně, nikoli podle činitelů. Udělení oprávnění ke skupinám má stejné důsledky jako předtím, než bylo možné provést Verze 8.0:

- Použijete-li příkaz **setmqaut** k udělení oprávnění ke činiteli, je oprávnění uděleno primární skupině uživatelů činitele. To znamená, že oprávnění je efektivně uděleno všem členům této skupiny uživatelů.



- Použijete-li příkaz **setmqaut** k odvolání oprávnění od činitele, je oprávnění odvoláno od primární skupiny uživatelů činitele. To znamená, že oprávnění je účinně odvoláno od všech členů této skupiny uživatelů.

Chcete-li změnit oprávnění pro odesílací kanál klastru, který byl automaticky generován úložištěm, přečtěte si téma [Příkazy pro definice kanálů](#).

## Povinné parametry

### -t *ObjectType*

Typ objektu, pro který se mají změnit autorizace.

Možné hodnoty jsou následující:

<i>Tabulka 32. Hodnoty ObjectType .</i>	
Hodnota	Popis
<b>authinfo</b>	Objekt ověřovacích informací
<b>channel</b> nebo <b>chl</b>	Kanál
<b>clntconn</b> nebo <b>clcn</b>	Kanál připojení klienta
<b>comminfo</b>	Objekt informací o komunikaci
<b>listener</b> nebo <b>lstr</b>	Listener
<b>namelist</b> nebo <b>nl</b>	Seznam názvů
<b>process</b> nebo <b>prcs</b>	Proces
<b>queue</b> nebo <b>q</b>	Fronta
<b>qmgr</b>	Správce front
<b>rqmname</b> nebo <b>rqmn</b>	Název vzdáleného správce front
<b>service</b> nebo <b>srvc</b>	Služba
<b>topic</b> nebo <b>top</b>	Téma

### -n *Profile*

Název profilu, pro který chcete změnit autorizace. Autorizace platí pro všechny objekty IBM MQ s názvy, které odpovídají uvedenému názvu profilu. Název profilu může být generický s použitím zástupných znaků pro určení rozsahu názvů, jak je vysvětleno v tématu [Použití generických profilů OAM v systémech SYSTÉM UNIX, Linux a Okna](#).

Tento parametr je povinný, pokud neměníte autorizace správce front, v takovém případě jej nesmíte zahrnout. Chcete-li změnit oprávnění správce front, použijte například název správce front.

```
setmqaut -m QMGR -t qmgr -p user1 +connect
```

Kde *QMGR* je název správce front a *user1* je činitel, pro který přidáváte nebo odebíráte oprávnění.

Každá třída objektu má záznamy oprávnění pro každou skupinu nebo činitele. Tyto záznamy mají název profilu @CLASS a sledují oprávnění crt (vytvořit) společné pro všechny objekty dané třídy. Pokud se změní oprávnění crt pro jakýkoli objekt této třídy, tento záznam se aktualizuje. Příklad:

```
profile: @class
object type: queue
entity: test
entity type: principal
authority: crt
```

To ukazuje, že členové skupiny *test* mají oprávnění crt ke třídě *queue*.

## Nepovinné parametry

### -m *QMgrName*

Název správce front pro objekt, pro který chcete změnit autorizace. Název může obsahovat až 48 znaků.

Tento parametr je volitelný, měníte-li autorizace výchozího správce front.

### -p *PrincipalName*

Název činitele, pro kterého chcete změnit autorizace.

**Windows** Pouze pro produkt IBM MQ for Windows může název řídicí služby volitelně zahrnovat název domény, který je zadán v následujícím formátu:

```
userid@domain
```

Další informace o zahrnutí názvů domén na jméno činitele najdete v tématu [Činitelé a skupiny](#).

Musíte mít alespoň jednoho činitele nebo skupinu.

### -g *GroupName*

Název skupiny uživatelů, pro kterou se mají změnit autorizace. Můžete uvést více než jeden název skupiny, ale každý název musí být prefixem příznaku -g.

Pouze pro produkt IBM MQ for Windows může název skupiny volitelně obsahovat název domény, který je zadán v následujících formátech:

```
GroupName@domain  
domain\GroupName
```

Produkt IBM MQ Object Authority Manager ověřuje uživatele a skupiny na úrovni domény, pouze pokud nastavíte atribut **GroupModel** na hodnotu *GlobalGroups* v sekci [Security](#) správce front.

### -u *SID*

Identifikátor SID, pro který mají být oprávnění odebrána. Můžete zadat více než jeden identifikátor SID, ale každý název musí být vložen příznakem -u.

Tato volba musí být použita buď s +remove , nebo -remove .

Tento parametr je platný pouze pro IBM MQ for Windows.

### -s *ServiceComponent*

Název autorizační služby, na kterou se autorizace vztahuje (pokud váš systém podporuje instalovatelné autorizační služby). Tento parametr je volitelný; pokud jej vynecháte, provede se aktualizace autorizace na první instalovatelnou komponentu pro službu.

### + remove nebo -remove

Odeberte všechna oprávnění z objektů IBM MQ , které se shodují s určeným profilem.

### *Authorizations*

Oprávnění, která mají být udělena nebo odvolána. Každá položka v seznamu má jako předponu znak plus (+) nebo znaménko minus (-). Znaménko plus označuje, že má být uděleno oprávnění. Znaménko minus označuje, že oprávnění má být odvoláno.

Chcete-li například udělit oprávnění k zadávání volání MQPUT, zadejte do seznamu hodnotu +. Chcete-li odvolat oprávnění k vydání volání MQPUT, uveďte volbu -put.

[Tabulka 33 na stránce 131](#) ukazuje oprávnění, která mohou být poskytnuta různým typům objektů.

Tabulka 33. Určení oprávnění pro různé typy objektů

Authority	Queue	Process	Queue manager	Remote queue manager name	Namespace	Topic	Auth info	Client	Channel	Listener	Service	Commit
all <sup>1</sup>	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
alladm <sup>2</sup>	Ano	Ano	Ano	Ne	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
allmqi <sup>3</sup>	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
none	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ne	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
altusr	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
browse	Ano	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
chg	Ano	Ano	Ano	Ne	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
clr	Ano	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
connect	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
crt	Ano	Ano	Ano	Ne	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
ctrl <sup>4</sup>	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne	Ano	Ano	Ano	Ne
ctrlx	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne	Ne
dlt	Ano	Ano	Ano	Ne	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
dsp	Ano	Ano	Ano	Ne	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
get	Ano	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
pub	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
put	Ano	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
inq	Ano	Ano	Ano	Ne	Ano	Ne	Ano	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
passall	Ano	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
passid	Ano	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
resume	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
set	Ano	Ano	Ano	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
setal <sup>5</sup>	Ano	Ne	Ano	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
setid <sup>5</sup>	Ano	Ne	Ano	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
sub	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne

Tabulka 33. Určení oprávnění pro různé typy objektů (pokračování)

Autho rity	Queue	Proce ss	Queue manag er	Remot e queue manag er name	Names t	Topi c	Auth info	Clntc onn	Chann el	Liste ner	Servi ce	Comm info
system	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne

**Notes:**

1. Oprávnění all se rovná sjednocení oprávnění alladm, allmqia system odpovídající danému typu objektu.
2. Oprávnění alladm se rovná sjednocení jednotlivých oprávnění chg, clr, dlt, dsp, ctrl, ctrlx vhodných pro typ objektu. Oprávnění crt není zahrnuto v dílčí sadě alladm.
3. Oprávnění allmqi se rovná sjednocení jednotlivých oprávnění altusr, browse, connect, get, inq, pub, put, resume, seta sub vhodných pro typ objektu.
4. Oprávnění ctrl na objektu qmgr je zahrnuto, když zadáte alladm na příkaz **setmqaut**.
5. Chcete-li použít oprávnění setid nebo setall, autorizace musí být udělena jak pro příslušný objekt fronty, tak i pro objekt správce front. setid a setall jsou zahrnuty v allmqi.

**Popis zvláštních orgánů**

Neměli byste udělit uživateli oprávnění (například oprávnění set pro správce front nebo oprávnění system), které uživateli umožňuje přístup k privilegovaným volbám produktu IBM MQ, pokud není výslovně zdokumentováno požadované oprávnění a není vyžadováno spuštění příkazu IBM MQ nebo volání rozhraní API IBM MQ.

Například, uživatel vyžaduje oprávnění k systému ke spuštění příkazu **setmqaut**.

**chg**

Uživatel potřebuje oprávnění chg, aby mohl provádět jakékoli změny oprávnění ve správci front. Změny autorizace zahrnují:

- Změna oprávnění k profilu, objektu nebo třídě objektů
- Vytvoření a úprava záznamů ověření kanálu atd.

Uživatel také potřebuje oprávnění chg ke změně nebo nastavení atributů objektu IBM MQ pomocí příkazů PCF nebo MQSC.

**ctrl**

Uvnitř CHLAUTH pravidel je možné trvat na tom, že uživatelé připojení nejsou privilegované.

Má-li kanál zkontrolovat, zda je uživatel privilegovaný, musí mít skutečné ID uživatele, který spouští proces kanálu, oprávnění +ctrl na objektu qmgr.

Je-li například kanál SVRCONN spuštěn jako podproces v procesu amqrmppa a skutečné uid pro tento proces je ID uživatele s názvem mqadmin (ID uživatele, který spustil správce front), pak musí produkt mqadmin mít oprávnění +ctrl na objektu qmgr.

**crt**

Udělíte-li správci front oprávnění k entitě +crt, pak tato entita získá také oprávnění +crt pro každou třídu objektu.

Pokud však odeberete oprávnění +crt k objektu správce front, který pouze odebere oprávnění třídy objektu správce front, nebude oprávnění crt pro jiné třídy objektů odebráno.

Všimněte si, že oprávnění `ctrl` na objektu správce front nemá žádné funkční použití a je k dispozici pouze pro účely zpětné kompatibility.

#### **dlt**

Povšimněte si, že oprávnění `dlt` pro objekt správce front nemá žádné funkční použití a je k dispozici pouze pro účely zpětné kompatibility.

#### **set**

Uživatel potřebuje oprávnění `set` vůči frontě, aby změnil nebo nastavil atributy fronty pomocí volání rozhraní API `MQSET`.

Oprávnění produktu `set` pro správce front není vyžadováno pro žádný administrativní účel ani pro žádnou aplikaci připojující se ke správci front.

Uživatel však potřebuje oprávnění `set` vůči správci front, aby nastavil volby privilegovaného připojení.

Všimněte si, že oprávnění `set` na objektu procesu nemá žádné funkční použití a je k dispozici pouze pro účely zpětné kompatibility.

**Důležité:** Volby privilegovaného připojení jsou interní pro správce front a nejsou k dispozici v rámci volání rozhraní API produktu IBM MQ používaných aplikacemi produktu IBM MQ.

#### **system**

Příkaz `setmqaut` vytváří privilegovaný IBM MQ spojení se správcem front.

Každý uživatel, který spouští příkazy produktu IBM MQ, který provádí privilegované připojení IBM MQ, potřebuje oprávnění `system` ve správci front.

## **Návratové kódy**

### **Návratový kód.    Vysvětlení**

0	Úspěšná operace
26	Správce front spuštěný jako instance v pohotovostním režimu.
36	Byly zadány neplatné argumenty
40	Správce front není k dispozici.
49	Správce front - zastavování
58	Bylo zjištěno nekonzistentní použití instalací
69	Úložný prostor není k dispozici
66	Neočekávaná chyba
72	Chyba názvu správce front
133	Neznámý název objektu
145	Neočekávaný název objektu
146	Chybí název objektu
147	Chybí typ objektu
148	Neplatný typ objektu
149	Chybí název entity
150	Chybí specifikace autorizace
151	Neplatná specifikace autorizace

## Příklady

1. Tento příklad ukazuje příkaz, který uvádí, že objekt, na kterém jsou autorizace udělena, je fronta orange.queue ve správci saturn.queue.manager.

```
setmqaut -m saturn.queue.manager -n orange.queue -t queue  
-g tango +inq +alladm
```

Oprávnění jsou poskytnuta skupině uživatelů s názvem tango a přidružený seznam oprávnění uvádí, že skupina uživatelů může:

- Vydát volání MQINQ
  - Provádět všechny administrační operace s tímto objektem
2. V tomto příkladě seznam oprávnění uvádí, že skupina uživatelů se nazývá foxy:
    - Nelze vydat žádná volání MQI do určené fronty.
    - Může provádět všechny administrační operace s určenou frontou.

```
setmqaut -m saturn.queue.manager -n orange.queue -t queue  
-g foxy -allmqi +alladm
```

3. Tento příklad dává uživateli user1 úplný přístup ke všem frontám s názvy začínajícími a.b. ve správci front qmgr1. Profil se vztahuje k libovolnému objektu s názvem, který odpovídá profilu.

```
setmqaut -m qmgr1 -n a.b.* -t q -p user1 +all
```

4. Tento příklad odstraní zadaný profil.

```
setmqaut -m qmgr1 -n a.b.* -t q -p user1 -remove
```

5. Tento příklad vytvoří profil bez oprávnění.

```
setmqaut -m qmgr1 -n a.b.* -t q -p user1 +none
```

### Související odkazy

“SET AUTHREC” na stránce 1263

Příkaz MQSC SET AUTHREC použijte k nastavení záznamů oprávnění přidružených k názvu profilu.

### ***Oprávnění pro volání MQI***

Tabulka 34. Oprávnění pro volání MQI.

Hodnota	Popis
altusr	Použijte oprávnění jiného uživatele pro správce front. Je povinný také pro operace kanálu, kde se uživatelské jméno uživatele liší od té, která je přidružená k manipulátoru připojení. (Například, přiřazený vyhrazený profil na konci MCA příjemce nebo při zpracování požadavku RESET CHL SEQNUM () ze vzdálených systémů.)  Pokud používáte produkt IBM MQ před verzí Verze 7.0.1.4, musíte nastavit + altusr pro skupinu obsahující ID uživatele uvedené v parametru MCAUSER na přijímacím kanálu. Tato akce zabrání zobrazení chybové zprávy AMQ2035 , pokud resetujete pořadové číslo odpovídajícího odesílacího kanálu.
procházet	Načtěte zprávu z fronty pomocí příkazu MQGET s volbou BROWSE.
connect	Připojení aplikace k zadanému správci front pomocí volání MQCONN.
get	Načtení zprávy z fronty pomocí volání MQGET.
inq	Provedení dotazu ve specifické frontě pomocí volání MQINQ.
PUB	Publikujte zprávu na téma pomocí volání MQPUT.
put	Vložení zprávy do určité fronty pomocí volání MQPUT.
obnovení	Obnovte odběr pomocí volání MQSUB.
set	Nastavení atributů ve frontě z rozhraní MQI pomocí volání MQSET.
SUB	Vytvoření, změna nebo obnovení odběru pro téma pomocí volání MQSUB.

**Poznámka:** Pokud otevřete frontu pro více voleb, musíte být autorizováni pro každou volbu.

### Oprávnění pro kontext

Tabulka 35. Oprávnění pro kontext.

Hodnota	Popis
passall	Propustit celý kontext na uvedené frontě. Všechna pole kontextu se zkopírují z původního požadavku.
passid	Předat kontext identity na zadané frontě. Kontext identity je stejný jako kontext požadavku.
setall	Nastavit celý kontext na zadané frontě. Toto je používáno speciálními systémovými obslužnými programy.

Tabulka 35. Oprávnění pro kontext. (pokračování)

Hodnota	Popis
setid	Nastavit kontext identity na zadané frontě. Toto je používáno speciálními systémovými obslužnými programy.  Chcete-li upravit kteroukoli z voleb kontextu zprávy, musíte mít příslušná oprávnění k vydávání volání. Chcete-li například použít funkci MQOO_SET_IDENTITY_CONTEXT nebo MQPMO_SET_IDENTITY_CONTEXT, musíte mít oprávnění +setid.

**Poznámka:** Chcete-li použít nastavení setid nebo sets, musí být udělena autorizace pro objekt fronty i pro objekt správce front.

### Oprávnění pro příkazy

Tabulka 36. Oprávnění pro příkazy.

Hodnota	Popis
chg	Změnit atributy uvedeného objektu.
clr	Vymažte uvedenou frontu nebo téma.
crt	Vytvořte objekty uvedeného typu.
dlt	Vymažte uvedený objekt.  Všimněte si, že oprávnění dlt nemá žádný vliv na objekt správce front.
dsp	Zobrazí atributy uvedeného objektu.
ctrl	Pro listenery a služby spusťte a zastavte určený kanál, modul listener nebo službu. Kanály, spuštění, zastavení a testování spojení s určeným kanálem. U témat, definování, změny nebo odstranění odběrů.
ctrlx	Resetovat nebo vyřešit určený kanál.

### Oprávnění pro generické operace

Tabulka 37. Oprávnění pro generické operace.

Hodnota	Popis
vše	Použít všechny operace použitelné pro objekt. Oprávnění all se rovná sjednocení oprávnění alladm, allmqia system odpovídající danému typu objektu.
alldadm	Použít všechny administrační operace použitelné na objekt.
allmqi	Použít všechna volání MQI použitelná pro objekt.



Tabulka 37. Oprávnění pro generické operace. (pokračování)

Hodnota	Popis
Není	Chybí oprávnění. Toto oprávnění použijte k vytvoření profilů bez oprávnění. Je-li uděleno oprávnění k objektu nebo skupině, která dříve ukazovala "žádné", pak se změny oprávnění právě aplikují. Když se však oprávnění "none" přidá k objektu nebo skupině s existujícím alternativním oprávněním, oprávnění se nezmění.
system	Použít správce front pro interní systémové operace.

## setmqcrl

Správa definic LDAP CRL (seznam odvolaných certifikátů) v Active Directory (pouze Windows).

### Účel


**Poznámka:** Příkaz `setmqcrl` se vztahuje pouze na IBM MQ for Windows.

Pomocí příkazu `setmqcrl` můžete konfigurovat a spravovat podporu pro publikování definic LDAP CRL (seznam odvolaných certifikátů) v Active Directory.

Administrátor domény musí použít tento příkaz, nebo `setmqscp`, nejprve připravit Active Directory pro použití IBM MQ a udělit uživatelům IBM MQ a administrátorům příslušné oprávnění pro přístup a aktualizaci objektů Active Directory produktu IBM MQ. Pomocí příkazu `setmqcrl` můžete také zobrazit všechny aktuálně nakonfigurované definice serveru CRL dostupné v Active Directory, tj. ty definice, na které odkazuje seznam názvů CRL správce front.

Jediné typy podporovaných serverů CRL jsou servery LDAP.

### Syntaxe



### Nepovinné parametry

Musíte zadat jeden z `-a` (add), `-r` (remove) nebo `-d` (display).

#### -a

Přidá kontejner IBM MQ MQI client připojení Active Directory, pokud ještě neexistuje. Chcete-li vytvářet dílčí kontejnery v kontejneru *System* vaší domény, musíte být uživatelem s příslušnými oprávněními. Složka IBM MQ se nazývá `CN=IBM-MQClientConnections`. Neodstraňujte tuto složku žádným jiným způsobem, než pomocí příkazu `setmqscp`.

#### -d

Zobrazí definice serveru IBM MQ CRL.

**-r**

Odebere definice serveru IBM MQ CRL.

**-m [ \* | qmgr]**

Upraví určený parametr ( -a nebo -r) tak, že bude ovlivněn pouze uvedený správce front. Tuto volbu musíte zahrnout do parametru -a .

**\* | qmgr**

Znak \* určuje, že jsou ovlivněny všechny správce front. To vám umožní migrovat určitý soubor definic serveru IBM MQ CRL pouze z jednoho správce front.

## Příklady

Následující příkaz vytvoří složku IBM-MQClientConnections a přidělí požadovaná oprávnění administrátorům IBM MQ pro složku a následně k podřízeným objektům vytvořeným následně. (V tomto případě je funkčně ekvivalentní s setmqscp -a.)

```
setmqcrl -a
```

Následující příkaz migruje existující definice serveru CRL z lokálního správce front Paint.queue.manager do adresáře Active Directory, **odstraňte všechny další definice CRL ze Active Directory jako první:**

```
setmqcrl -a -m Paint.queue.manager
```

## setmqenv

Použijte příkaz **setmqenv** k nastavení prostředí IBM MQ na SYSTÉM UNIX, Linuxu a Okna.

### Účel

Příkaz **setmqenv** můžete použít k automatickému nastavení prostředí pro použití s instalací produktu IBM MQ. Případně můžete použít příkaz **crtmqenv** k vytvoření seznamu proměnných prostředí a hodnot pro ruční nastavení každé proměnné prostředí pro váš systém; další informace viz [“crtmqenv” na stránce 21](#) .

**Poznámka:** Jakékoli změny, které provedete v prostředí, nebudou trvalé. Pokud se odhlásíte a znovu se přihlásíte, vaše změny se ztratí.

Můžete určit instalaci prostředí, které je nastaveno tak, že zadáte název správce front, název instalace nebo instalační cesta. Pro prostředí pro instalaci, které vydává příkaz **setmqenv** , můžete nastavit také zadáním příkazu s argumentem **-s** .

Příkaz **setmqenv** nastavuje následující proměnné prostředí, které odpovídají vašemu systému:

- Cesta ke třídě
- Zahrnout
- lib
- MANCESTA
- MQ\_DATA\_PATH
- REŽIM MQ\_ENV\_MODE
- CESTA\_K\_SOUBORU\_MQ\_SOUBORU
- INSTALAČNÍ\_CESTA\_MQ\_JAVA\_INSTALL\_PATH
- MQ\_JAVA\_DATA\_PATH
- KOŘEN\_ROZHRAŇÍ\_MQ\_JAVA\_LIB\_PATH
- PŘÍZNAK\_MQ\_JAVA\_JVM\_FLAG
- MQ\_JRE\_CESTA


- Cesta

Je-li v systémech SYSTÉM UNIX a Linux zadán parametr **-l** nebo **-k**, je proměnná prostředí *LIBPATH* nastavena na hodnotu AIXa proměnná prostředí *LD\_LIBRARY\_PATH* je nastavena na HP-UX, Linuxa Solaris.

## Poznámky k použití

- Pokud jste nainstalovali produkt IBM MQ verze 7.0.1, nepoužívejte příkaz **setmqenv**. Některé z komponent produktu IBM MQ verze 7.0.1, jako např. Průzkumník, odkazují na proměnné prostředí pro své cesty ke knihovnám, a proto nebudou fungovat, pokud byl příkaz **setmqenv** použit ke změně proměnných prostředí tak, aby ukazoval na instalační cestu produktu IBM MQ verze 7.0.1.
- Příkaz **setmqenv** odstraní všechny adresáře ze všech instalací produktu IBM MQ z proměnných prostředí před přidáním nových odkazů na instalaci, pro které nastavujete prostředí. Proto, pokud chcete nastavit jakékoli další proměnné prostředí, které odkazují na IBM MQ, nastavte proměnné po vydání příkazu **setmqenv**. Chcete-li například přidat *MQ\_INSTALLATION\_PATH/java/lib* do *LD\_LIBRARY\_PATH*, musíte tak učinit poté, co spustíte příkaz **setmqenv**.
- V některých shellech nelze použít parametry příkazového řádku s argumentem **setmqenv** a předpokládá se, že příkaz **setmqenv** je zadán jako příkaz `setmqenv -s`. Příkaz vytvoří informativní zprávu o tom, že příkaz byl spuštěn, jako kdyby byl zadán příkaz `setmqenv -s`. Proto musíte v těchto shellech zajistit, abyste vydali příkaz z instalace, pro který chcete nastavit prostředí. V těchto shellech je třeba ručně nastavit proměnnou *LD\_LIBRARY\_PATH*. Použijte příkaz **crtmqenv** s parametrem **-l** nebo **-k** k vypsání proměnné a hodnoty *LD\_LIBRARY\_PATH*. Pak použijte tuto hodnotu k nastavení proměnné prostředí *LD\_LIBRARY\_PATH*.

## Syntaxe



## Volitelné parametry

### **-m QMgrName**

Nastavte prostředí pro instalaci přidruženou ke správci front *QMgrName*.

### **-n InstallationName**

Nastavte prostředí pro instalaci s názvem *InstallationName*.

### **-p InstallationPath**

Nastavte prostředí pro instalaci v cestě *InstallationPath*.

### **-r**

Odebrání všech instalací z prostředí.

### **-s**

Nastavte prostředí pro instalaci, která vydala příkaz **setmqenv**.

### **-k**

Pouze systém SYSTÉM UNIX a Linux.

Zahrňte proměnnou prostředí *LD\_LIBRARY\_PATH* nebo *LIBPATH* v daném prostředí a přidejte cestu ke knihovnám produktu IBM MQ na začátku aktuální proměnné *LD\_LIBRARY\_PATH* nebo *LIBPATH*.

### **-l**

Pouze systém SYSTÉM UNIX a Linux.

Zahrňte proměnnou prostředí `LD_LIBRARY_PATH` nebo `LIBPATH` v daném prostředí a přidejte cestu ke knihovnam produktu IBM MQ na konci aktuální proměnné `LD_LIBRARY_PATH` nebo `LIBPATH`.

#### **-x Režim**

Režim může mít hodnotu 32 nebo 64.

Vytvoření 32bitového nebo 64bitového prostředí. Není-li tento parametr zadán, prostředí se shoduje s prostředím správce front nebo instalace zadaného v příkazu.

Jakýkoliv pokus o zobrazení 64bitového prostředí s 32bitovou instalací selže.

## Návratové kódy

### Návratový kód. Popis

0	Příkaz byl dokončen normálně.
10	Příkaz byl dokončen s neočekávanými výsledky.
20	Při zpracování došlo k chybě.

### Příklady

Následující příklady předpokládají, že kopie produktu IBM MQ je nainstalována v adresáři `/opt/mqm` v systému UNIX nebo Linux.

**Poznámka:** Znak tečky ( `.` ) použitý na začátku každého příkazu způsobí, že se skript `setmqenv` spustí v aktuálním shellu. Proto se změny prostředí provedené skriptem `setmqenv` použijí na aktuální shell. Bez znaku tečky ( `.` ) se proměnné prostředí změní v jiném shellu a změny se nepoužijí na shell, ze kterého je příkaz vydán.

- Následující příkaz nastavuje prostředí pro instalaci instalovanou v adresáři `/opt/mqm` :

```
. /opt/mqm/bin/setmqenv -s
```

- Následující příkaz nastaví prostředí pro instalaci instalovanou v adresáři `/opt/mqm2` a zahrnuje cestu k instalaci na konci aktuální hodnoty proměnné `LD_LIBRARY_PATH` :

```
. /opt/mqm/bin/setmqenv -p /opt/mqm2 -l
```

- Následující příkaz nastaví prostředí pro správce front QM1 v 32bitovém prostředí:

```
. /opt/mqm/bin/setmqenv -m QM1 -x 32
```

Následující příklad předpokládá, že kopie produktu IBM MQ je instalována v produktu `C:\Program Files\IBM\WebSphere MQ` v systému Windows.

Tento příkaz nastaví prostředí pro instalaci s názvem `Installation1`:

```
"C:\Program Files\IBM\WebSphere MQ\bin\setmqenv.cmd" -n Installation1
```

### Související odkazy

[“crtmqenv” na stránce 21](#)

Vytvořte seznam proměnných prostředí pro instalaci produktu IBM MQ v systému SYSTÉM UNIX, Linuxu Okna.

### Související informace

[Výběr primární instalace](#)

[Více instalací](#)

## setmqinst

Nastavte instalaci produktu IBM MQ v systému SYSTÉM UNIX, Linuxu a Okna.

### Účel

Pomocí příkazu **setmqinst** můžete změnit popis instalace v instalaci nebo nastavit či zrušit nastavení instalace jako primární instalace. Chcete-li změnit primární instalaci, musíte zrušit nastavení aktuální primární instalace, než budete moci nastavit novou primární instalaci. Tento příkaz aktualizuje informace obsažené v souboru `mqinst.ini`.

Po zrušení nastavení primární instalace nebude příkaz **setmqinst** k dispozici, nezadáte-li úplnou cestu nebo máte odpovídající instalační adresář na vašem serveru PATH (nebo ekvivalentní). Výchozí cesta ve standardním umístění systému bude odstraněna.

Na platformách UNIX byste neměli předpokládat, že aktuální adresář je v cestě. Pokud se nachází v produktu `/opt/mqm/bin` a chcete jej spustit, například `/opt/mqm/bin/dspmqr`, musíte zadat `"/opt/mqm/bin/dspmqr"` nebo `"/dspmqr"`.

Soubor `mqinst.ini` obsahuje informace o všech instalacích produktu IBM MQ v systému. Další informace o souboru `mqinst.iniviz` [Instalační konfigurační soubor, mqinst.ini](#).

V systémech UNIX nebo Linux je třeba tento příkaz spustit jako uživatel root. Na systémech Windows musíte tento příkaz spustit jako člen skupiny Administrators. Příkaz nemusí být spuštěn z instalace, kterou upravujete.

### Syntaxe

► setmqinst — Akce — Instalace ◄

#### Akce

► — -i — ◄  
— -x — ◄  
— -d — *DescriptiveText* — ◄

#### Instalace

► — -p — *InstallationPath* — ◄  
— -n — *InstallationName* — ◄  
— -p — *InstallationPath* — -n — *InstallationName* 1  
— -n — *InstallationName* — -p — *InstallationPath* 1

Poznámky:

<sup>1</sup> Jsou-li zadány společně, musí se název instalace a instalační cesta odkazovat na stejnou instalaci.

### Parametry

#### -d *DescriptiveText*

Text, který popisuje instalaci.

Text může být až 64 jednobajtových znaků, nebo 32 dvoubajtových znaků. Výchozí hodnota je prázdná. Pokud obsahuje mezery, je třeba kolem textu používat dvojité uvozovky.

#### -i

Nastavte tuto instalaci jako primární instalaci.

#### -x

Zrušte nastavení této instalace jako primární instalace.

#### -n *InstallationName*

Název instalace, která se má upravit.

### **-p *InstallationPath***

Cesta k instalaci, která se má upravit. Je-li cesta obsahuje mezery, musíte ji používat dvojitě uvozovky

## **Návratové kódy**

<b>Návratový kód.</b>	<b>Popis</b>
-----------------------	--------------

0	Položka byla nastavena bez chyby
36	Byly zadány neplatné argumenty
37	Popisný text byl v chybě
44	Položka neexistuje
59	Byla zadána neplatná instalace
66	Neočekávaná chyba
89	chyba souboru INI
96	Nelze zamknout soubor ini
98	Nedostatečné oprávnění pro přístup k souboru INI
131	Problém prostředku

## **Příklady**

1. Tento příkaz nastaví instalaci s názvem myInstallation jako primární instalací:

```
setmqinst -i -n myInstallation
```

2. Tento příkaz nastaví instalaci s instalační cestou produktu /opt/myInstallation jako primární instalací:

```
setmqinst -i -p /opt/myInstallation
```

3. Tento příkaz zruší nastavení instalace s názvem myInstallation jako primární instalace:

```
setmqinst -x -n myInstallation
```

4. Tento příkaz zruší nastavení instalace s instalační cestou produktu /opt/myInstallation jako primární instalace:

```
setmqinst -x -p /opt/myInstallation
```

5. Tento příkaz nastaví popisný text pro instalaci s názvem myInstallation:

```
setmqinst -d "My installation" -n myInstallation
```

Popisný text je uzavřen v uvozovkách, protože obsahuje mezery.

## **Související informace**

[Výběr primární instalace](#)

[Změna primární instalace](#)

## **setmqm**

Nastavte přidruženou instalaci správce front.

## Účel

Pomocí příkazu **setmqm** lze nastavit přidruženou instalaci produktu IBM MQ pro správce front. Správce front lze poté administrován pouze pomocí příkazů přidružené instalace. Je-li například správce front spuštěn s produktem **strmqm**, musí se jednat o příkaz **strmqm** instalace, který byl zadán příkazem **setmqm**.

Další informace o použití tohoto příkazu, včetně informací o tom, kdy je použit, naleznete v tématu [Přidružení správce front k instalaci](#).

Tento příkaz lze použít pouze pro UNIX, Linux a Windows.

## Poznámky k použití

- Musíte použít příkaz **setmqm** z instalace, se kterou chcete přidružit správce front.
- Název instalace zadaný příkazem **setmqm** se musí shodovat s instalací, ze které je příkaz **setmqm** zadán.
- Než spustíte příkaz **setmqm**, musíte správce front zastavit. Příkaz selže, pokud je správce front stále spuštěný.
- Po nastavení přidružené instalace správce front pomocí příkazu **setmqm** dojde k migraci dat správce front, když spustíte správce front pomocí příkazu **strmqm**.
- Když jste spustili správce front v instalaci, nemůžete pak použít produkt **setmqm** k nastavení přidružené instalace na předchozí verzi produktu IBM MQ, protože není možné provést migraci zpět na předchozí verze produktu IBM MQ.
- Pomocí příkazu **dspmq** můžete zjistit, která instalace je přidružena ke správci front. Další informace viz [“dspmq” na stránce 52](#).

## Syntaxe

► setmqm — -m — *QMgrName* — -n — *InstallationName* ◄

## Vyžadované parametry

### -m *QMgrName*

Název správce front, pro který má být nastavena přidružená instalace.

### -n *InstallationName*

Název instalace, ke které má být přidružen správce front. V názvu instalace se nerozlišují velká a malá písmena.

## Návratové kódy

### Návratový kód    Popis

0	Správce front byl nastaven na instalaci bez chyby
5	Spuštěný správce front
36	Byly zadány neplatné argumenty
59	Byla zadána neplatná instalace
60	Příkaz nebyl proveden z instalace uvedené pomocí parametru -n
61	Neplatný název instalace pro tohoto správce front
69	Problém prostředku
66	Neočekávaná chyba
72	Chyba názvu správce front

## Návratový kód. Popis

119 Uživatel není autorizován

## Příklady

1. Tento příkaz přidruhuje správce front QMGR1, s instalací s názvem instalace myInstallation.

```
MQ_INSTALLATION_PATH/bin/setmqm -m QMGR1 -n myInstallation
```

## setmqprd

Zaregistrujte produkční licenci produktu IBM MQ .

Licence se obvykle zaregistruje jako součást instalačního procesu.

**Poznámka:** Chcete-li tento příkaz ve svém systému spustit, musíte mít příslušná oprávnění. UNIX vyžaduje přístup uživatele root a Windows s UAC (User Account Control) vyžaduje přístup administrátora ke spuštění tohoto příkazu.

## Syntaxe

```
► setmqprd — LicenseFile ◄
```

## Povinné parametry

### *LicenseFile*

Uvádí plně kvalifikovaný název souboru certifikátu produkční licence.

Soubor s úplnou licencí je amqpcert.lic:

- Na UNIX and Linux se nachází v adresáři */MediaRoot/licenses* instalačního média.
- Na Windows se nachází v adresáři *\MediaRoot\licenses* instalačního média. Instaluje se do adresáře bin instalační cesty produktu IBM MQ.
- Na IBM i zadejte příkaz:

```
CALL PGM(QMQM/SETMQPRD) PARM('/QOPT/OPT01/amqpcert.lic')
```

## Převod licence zkušební verze

Instalace zkušební licence je identická s instalací produkční licence, s výjimkou zprávy "count-down" , která se zobrazí, když spustíte správce front v instalaci se zkušební licencí. Části produktu IBM MQ , které nejsou instalovány na serveru, jako např. IBM MQ MQI client, pokračují v práci po vypršení platnosti licence zkušební verze. Chcete-li je zapsat do provozní licence, nemusíte je spouštět **setmqprd** .

Když vyprší zkušební licence, můžete stále odinstalovat IBM MQ. Můžete také přeinstalovat produkt IBM MQ s úplnou provozní licencí.

Spusťte produkt **setmqprd** , chcete-li zaregistrovat produkční licenci po instalaci a použití instalace se zkušební licencí.

### Související informace

[Převod zkušební licence na SYSTÉM UNIX, Linux a Okna](#)



## setmqscp

Publikujte definice kanálů připojení klienta v Active Directory (pouze Windows).

### Účel

**Poznámka:** Příkaz setmqscp se vztahuje pouze na IBM MQ for Windows .


Použijte příkaz setmqscp ke konfiguraci a administraci podpory pro publikování definic kanálů připojení klienta v Active Directory.

Na počátku je tento příkaz používán administrátorem domény k:

- Příprava adresáře Active Directory pro použití produktu IBM MQ
- Udělte uživatelům a administrátorům IBM MQ příslušné oprávnění pro přístup a aktualizaci objektů IBM MQ Active Directory .

Také můžete použít příkaz setmqscp k zobrazení všech momentálně konfigurovaných definic kanálů připojení klienta, které jsou k dispozici v Active Directory.

### Syntaxe



### Nepovinné parametry

Je třeba zadat jednu z voleb -a (add), -r (remove) nebo -d (display).

#### -a

Přidá kontejner IBM MQ MQI client připojení Active Directory , pokud ještě neexistuje. Chcete-li vytvářet dílčí kontejnery v kontejneru *Systém* vaší domény, musíte být uživatelem s příslušnými oprávněními. Složka IBM MQ se nazývá CN=IBM-MQClientConnections. Neodstraňujte tuto složku žádným jiným způsobem, než pomocí příkazu setmqscp -r .

#### -d

Zobrazí body připojení služby.

#### -r

Odebere přípojný body služby. Pokud vynecháte volbu -m a ve složce IBM-MQClientConnections neexistují žádné definice připojení klienta, bude samotná složka odebrána ze složky Active Directory.

#### -m [ \* | qmgr ]

Upraví uvedený parametr (-a nebo -r) tak, že bude ovlivněn pouze uvedený správce front.

#### \* | qmgr

Znak \* určuje, že jsou ovlivněny všechny správce front. To vám umožní migrovat specifický soubor tabulky připojení klienta pouze z jednoho správce front, je-li to požadováno.

### Příklady

Následující příkaz vytvoří složku IBM-MQClientConnections a přidělí požadovaná oprávnění administrátorům IBM MQ pro danou složku a pro podřízené objekty vytvořené následně:

```
setmqscp -a
```

Následující příkaz migruje existující definice připojení klienta z lokálního správce front, Paint.queue.manager do adresáře Active Directory:

```
setmqscp -a -m Paint.queue.manager
```


Následující příkaz migruje všechny definice připojení klienta na lokálním serveru do adresáře Active Directory:

```
setmqscp -a -m *
```


## setmqspl

Použijte příkaz **setmqspl** k definování nové zásady zabezpečení, nahradte již existující zásadu zabezpečení nebo odeberte existující zásadu.

### Syntaxe



Tabulka 38. Parametry příkazu `setmqsp` .

Příznak příkazu	Vysvětlení
-m	<p>Název správce front.</p> <p>Tento příznak je povinný pro všechny akce v zásadách zabezpečení.</p>
-p	<p>Název zásady.</p> <p>Nastavte název zásady na název fronty, na kterou se má zásada použít.</p>
-s	<p>Algoritmus digitálního podpisu.</p> <p>Produkt IBM MQ Advanced Message Security podporuje následující hodnoty: MD5, SHA1, SHA256, SHA384a SHA512. Vše musí být velkými písmeny. Výchozí hodnota je NONE .</p> <p><b>Důležité:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pro šifrovací hašovací funkce šifrování SHA384 a SHA512 musí být klíče použité pro podepisování delší než 768 bitů.</li> <li>• Název nebo názvy šifrovacích algoritmů musí být velkými písmeny.</li> <li>• Algoritmus podpisu nemůže být NONE , je-li šifrovací algoritmus odlišný od NONE.</li> </ul>
-e	<p>Digitální šifrovací algoritmus.</p> <p>Produkt IBM MQ Advanced Message Security podporuje následující šifrovací algoritmy: RC2, DES, 3DES, AES128, AES256. Standardní hodnota je NONE.</p> <p><b>Důležité:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Název šifrovacího algoritmu musí být zadán velkými písmeny.</li> <li>•  Šifrovací algoritmus z/OS RC2 není podporován pro zásady utajení.</li> </ul>

Tabulka 38. Parametry příkazu `setmqspl` . (pokračování)

Příznak příkazu	Vysvětlení
-r	<p>Rozlišovací jméno (DN) příjemce zprávy (je-li k dispozici, certifikát vztahující se k DN se používá k šifrování dané zprávy). Příjemci mohou být určeni, pouze pokud je šifrovací algoritmus odlišný od NONE. Pro zprávu může být zahrnuto více příjemců. Každé DN musí být poskytnuto s samostatným parametrem <b>-r</b> .</p> <p><b>Důležité:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Názvy atributů DN musí být velkými písmeny.</li> <li>• Čárky musí být použity jako oddělovače názvů.</li> <li>• Chcete-li se vyhnout chybám interpretu příkazů, uzavřete jména DN do uvozovek.</li> </ul> <p>Příklad:</p> <pre>-r "CN=alice, O=ibm, C=US"</pre>
-a	<p>DN podpisu, které je ověřováno během načítání zprávy. Během načítání budou akceptovány pouze zprávy podepsané uživatelem s poskytnutým DN. DN podpisu lze zadat pouze tehdy, je-li algoritmus podpisu odlišný od NONE. Může být zahrnuto více autorů. Každý autor musí mít samostatný parametr <b>-a</b> .</p> <p><b>Důležité:</b> Název atributu DN musí být velkými písmeny.</p>
-t	<p>Příznak tolerance, který označuje, zda lze zásadu, která je přidružena k frontě, ignorovat, když se pokus o načtení zprávy z fronty týká zprávy bez sady zásad zabezpečení. Platné hodnoty:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>0 (Výchozí)</b> Příznak tolerování vypnuto.</li> <li>• <b>1</b> Příznak tolerování zapnuto.</li> </ul> <p>Tolerance je volitelná a usnadňuje fázovanou implementaci, kde byly zásady použity pro fronty, ale tyto fronty již mohou obsahovat zprávy, které nemají žádnou zásadu, nebo stále přijímají zprávy ze vzdálených systémů, které nemají sadu zásad zabezpečení nastaveny.</p>
-remove	<p>Odstranit zásadu.</p> <p>Je-li zadán, zůstává platný pouze příznak <b>-p</b> .</p>

#### Související odkazy

“Nastavit zásadu” na stránce 1280

K nastavení zásady zabezpečení použijte příkaz `MQSC SET POLICY`.

“ZÁSADA ZOBRAZENÍ” na stránce 1110

Použijte příkaz `MQSC DISPLAY POLICY` pro zobrazení zásady zabezpečení.

“dspmqspl” na stránce 74

Příkaz **dspsmqspl** se používá k zobrazení seznamu všech zásad a podrobností pojmenované zásady.

## V 8.0.0.4 **setmqxcred (přidání pověření XA)**


Použijte příkaz **setmqxcred** k přidání nebo úpravě pověření v úložišti pověření IBM MQ XA.

### Účel

Příkaz přidá nová pověření do úložiště pověření IBM MQ XA, nebo upraví nebo odstraní existující pověření.

### Syntaxe

► setmqxcred — -m — ? — QmgrName →



### Povinné parametry

#### -m QmgrName

Správce front, pro který jsou uloženy podrobnosti ověření.

### Nepovinné parametry

#### -x ResourceMgrNázev

Uvádí název správce prostředků, jak je definován v souboru qm.ini.

#### -u uživatel

Uvádí jméno uživatele, které se má použít pro připojení k databázi.

#### -p heslo

Uvádí heslo pro uživatele.

#### -d

Odstraní pověření pro daného správce prostředků.

#### -l

Zobrazí seznam pověření v úložišti správce front.

### Příklady

Chcete-li přidat pověření pro správce front QM1 pro prostředek mqdb2, postupujte takto:

```
# setmqxcred -m QM1 -x mydb2 -u user1 -p Password1
Successfully added credentials for XA Resource Manager mydb2
```

Chcete-li odstranit pověření pro správce front QM1 pro prostředek mqdb2, postupujte takto:

```
# setmqxcred -m QM1 -x mydb2 -d
Successfully removed credentials for XA Resource Manager mydb2
```

Chcete-li vypsát podrobnosti o pověření uložených v úložišti pověření.

```
# setmqxcred -m QM1 -l
```

```
ResourceName(mydb2) UserName(user1)
ResourceName(myora) UserName(user2)
```

## strmqcfg

Spustíte produkt MQ Explorer (pouze platformy Windows a Linux x86-64 ).

### Účel

Pouze pro IBM MQ for Windows , všimněte si, že pokud použijete `runas` k provedení tohoto příkazu, musíte definovat proměnnou prostředí `APPDATA` , abyste nastavili cestu k adresáři, který má uživatel, kterého spouštíte, a má přístup. Příklad:

```
set APPDATA=C:\Users\user_name\AppData\Roaming
```

Můžete použít následující příkaz k identifikaci cesty, která je `APPDATA` nastavena na:


```
set APPDATA
```

Chcete-li produkt MQ Explorer spustit v produktu Linuxúspěšně, musíte být schopni zapisovat soubor do domovského adresáře a domovský adresář musí existovat.

**Poznámka:** Preferovaným způsobem spuštění produktu MQ Explorer v systémech Windows a Linux je použití systémové nabídky nebo spustitelného souboru `MQExplorer` .

### Syntaxe

Syntaxe tohoto příkazu je následující:



### Nepovinné parametry

**-c**

`-clean` se předává do Eclipse. Tento parametr způsobí, že prostředí Eclipse odstraní veškerá data uložená v mezipaměti, kterou používá běhové prostředí Eclipse .

**-i**

`-clean -initialize` se předává do Eclipse. Tento parametr způsobí, že platforma Eclipse odstraní veškerá data uložená v mezipaměti a zruší konfigurační informace, které používá běhové prostředí Eclipse .

Produkt MQ Explorer se krátce spustí a pak se ukončí bez zobrazení uživatelského rozhraní.

**-x**

Výstupní ladicí zprávy na konzolu.

## strmqcsv

Spustíte příkazový server pro správce front.

### Účel

Použijte příkaz **strmqcsv** ke spuštění příkazového serveru pro uvedeného správce front. To umožňuje produktu IBM MQ zpracovat příkazy odeslané do fronty příkazů.

Příkaz **strmqcsv** je třeba použít z instalace přidružené ke správcí front, se kterým pracujete. Pomocí příkazu `dspmq -o installation` můžete zjistit, která instalace správce front je přidružena.

Je-li atribut správce front SCMDSERV zadán jako QMGR, pak změna stavu příkazového serveru pomocí produktu **strmqcsv** neovlivňuje způsob, jakým správce front bude při následujícím restartu používat atribut SCMDSERV.

## Syntaxe



## Povinné parametry

Není

## Nepovinné parametry

**-a**

Zablokuje následující příkazy PCF z modifikace nebo zobrazení informací o oprávnění:

- Zjistit záznamy oprávnění (MQCMD\_INQUIRE\_AUTH\_RECS)
- Zjistit oprávnění entity (MQCMD\_INQUIRE\_ENTITY\_AUTH)
- Nastavte záznam oprávnění (MQCMD\_SET\_AUTH\_REC).
- Odstranit záznam oprávnění (MQCMD\_DELETE\_AUTH\_REC).

**QMGRName**

Název správce front, ve kterém má být spuštěn příkazový server. Pokud je vynechán, použije se výchozí správce front.

## Návratové kódy

Návratový kód.	Popis
----------------	-------

0	Příkaz byl dokončen normálně
10	Příkaz byl dokončen s neočekávanými výsledky
20	Při zpracování došlo k chybě

## Příklady

Následující příkaz spustí příkazový server pro správce front `earth`:

```
strmqcsv earth
```

## Související příkazy

<b>Příkaz</b>	<b>Popis</b>
endmqscsv	Ukončení příkazového serveru
dspmqscsv	Zobrazení stavu příkazového serveru

## **strmqsvc**

Spusťte službu IBM MQ na serveru Windows.

### **Účel**

Příkaz spustí službu IBM MQ na systému Windows. Spusťte příkaz pouze v systému Windows .

Spusťte příkaz ke spuštění služby, pokud se nespustil automaticky, nebo pokud byla služba ukončena.

Restartujte službu pro procesy produktu IBM MQ a vyzvedněte nové prostředí, včetně nových definic zabezpečení.

### **Syntaxe**

strmqsvc

### **Parametry**

Příkaz **strmqsvc** nemá žádné parametry.

Musíte nastavit cestu k instalaci, která obsahuje danou službu. Buď proved'te instalaci jako primární, spusťte příkaz **setmqenv** , nebo spusťte příkaz z adresáře, který obsahuje binární soubor **strmqsvc** .

### **Související odkazy**

[“endmqscsv \(koncová služba IBM MQ \)” na stránce 88](#)  
Ukončete službu IBM MQ na systému Windows.

## **strmqm**

Spusťte správce front nebo jej připravte pro operaci v pohotovostním režimu.

### **Účel**

Chcete-li spustit správce front, použijte příkaz **strmqm** .

Příkaz **strmqm** je třeba použít z instalace přidružené ke správci front, se kterým pracujete. Pomocí příkazu dspmq -o installation můžete zjistit, která instalace správce front je přidružena.

Pokud správce front nemá přidruženou instalaci a v systému není žádná instalace produktu IBM WebSphere MQ 7.0.1 , příkaz **strmqm** asociuje správce front s instalací, která vydala příkaz **strmqm** .

Pokud spuštění správce front trvá déle než několik sekund, IBM MQ zobrazí přerušované zprávy s podrobnostmi o průběhu spouštění.


### **Poznámky k použití**

**V 8.0.0.8**

Počínaje systémem IBM MQ 8.0.0, opravná sada Fix Pack 8 kontroluje příkaz **strmqm** syntaxi oddílů CHANNELS a SSL v souboru `qm.ini` na začátku, a teprve pak správce front zcela spustí. Pokud soubor `qm.ini` obsahuje jakékoli chyby, je tato kontrola mnohem jednodušší zjistit, co je špatně, a rychle ji opravit. Je-li zjištěna chyba, **strmqm** vypíše chybovou zprávu AMQ9224 , která popisuje úplné podrobnosti o umístění chyby v souboru `qm.ini` . Končí se také okamžitě, aniž by byl spuštěn správce front.



## Syntaxe



## Nepovinné parametry

### -a

Aktivujte určený správce front zálohování. Záložní správce front není spuštěn.

Je-li aktivována, lze pomocí příkazu `control strmqm QMgrName` spustit správce front zálohování. Požadavek na aktivaci záložního správce front zabraňuje náhodnému spuštění.

Je-li aktivována, nelze již aktualizovat správce front zálohy.

Další informace o použití záložních správců front najdete v tématu [Zálohování a obnova dat správce front produktu IBM MQ](#).

### -c

Spustí správce front, redefinuje výchozí a systémové objekty, pak zastaví správce front. Všechny existující systémové a výchozí objekty patřící ke správci front budou nahrazeny, pokud uvedete tento příznak a jakékoli jiné než výchozí systémové hodnoty objektu jsou resetovány (například hodnota MCAUSER je nastavena na prázdnou hodnotu).

Příkaz `ctrlmqm` se používá k vytvoření výchozích a systémových objektů pro správce front.

**Poznámka:** Pokud spustíte příkaz `strmqm -c` ve správci front, který je používán jako koordinačního správce front produktu IBM MQ Managed File Transfer, musíte znovu spustit skript MQSC, který definuje koordinační objekty správce front. Tento skript se nachází v souboru s názvem `queue_manager_name.mqsc`, který se nachází v konfiguračním adresáři IBM MQ Managed File Transfer.

### -d Informace

Určuje, zda se zobrazí informační zprávy. Níže jsou uvedeny možné hodnoty pro *Informace* :

Hodnota	Popis
vše	Zobrazí se všechny informační zprávy. Tato hodnota je výchozí hodnotou.
Minimální	Zobrazí se minimální počet informačních zpráv.
Není	Nejsou zobrazeny žádné informační zprávy. Tento parametr je ekvivalentní příkazu <code>-z</code> .

Parametr `-z` má přednost před tímto parametrem.

### -e CMDLEVEL = Úroveň

Povolí pro tohoto správce front úroveň příkazů a poté zastaví správce front.

Správce front je nyní schopen používat všechny funkce poskytované zadanou úrovní příkazu. Správce front můžete spustit pouze s instalací, která podporuje novou úroveň příkazů.

Tato volba je platná pouze tehdy, je-li aktuální úroveň příkazů používaná správcem front nižší než maximální úroveň příkazů podporovaná instalací. Zadejte úroveň příkazu, která je větší než aktuální úroveň příkazu správce front a nižší nebo rovna maximální úrovni příkazu podporované při instalaci.

Použijte přesně tuto úroveň příkazu jako hodnotu pro *Úroveň* , která je přidružena k funkci, kterou chcete povolit.

Tento parametr nemůže být zadán s volbou -a, -c, -r nebo -x.

#### **-f**

Tuto volbu použijte, pokud *znáte* správce front, který se nespouští, protože jeho datové adresáře chybí nebo jsou poškozené.

Příkaz **strmqm** -f *qmname* se pokouší znovu vytvořit adresář dat správce front a vynulovat oprávnění k souboru. Je-li funkce úspěšná, spustí se správce front, pokud chybí informace o konfiguraci správce front. Pokud se nepodaří spustit správce front, protože chybí informace o konfiguraci, znovu vytvořte informace o konfiguraci a restartujte správce front.

Ve verzích produktu IBM MQ starších než 7.0.1, **strmqm** bez volby -f automaticky opravovaly chybějící datové adresáře a pak se pokusili spustit. Toto chování se změnilo.

Počínaje produktem IBM WebSphere MQ 7.0.1 není výchozí chování produktu **strmqm**, bez volby -f , *not* pro automatické obnovení chybějících nebo poškozených datových adresářů, ale k ohlášení chyby, například AMQ6235 nebo AMQ7001, a *ne* spuštění správce front.

Volbu -f si můžete představit jako provedení akcí obnovy, které byly provedeny automaticky produktem **strmqm**.

Důvodem změny chování produktu **strmqm** je podpora síťového úložiště souborů v produktu IBM WebSphere MQ 7.0.1, nejpravděpodobnější příčinou chybějících nebo poškozených datových adresářů správce front je chyba konfigurace, kterou lze opravit, a nikoli datové adresáře, které jsou poškozené nebo nenahraditelně nedostupné.

Musíte *nepoužívat* **strmqm** -f k opětovnému vytvoření datových adresářů správce front, pokud je možné obnovit adresáře opravením konfigurace.

Možná řešení problémů s produktem **strmqm** mají zpřístupnit umístění úložiště souborů v síti pro správce front nebo zajistit, aby gid a uid skupiny mqm a ID uživatele na serveru hostujícím správce front odpovídaly gid a uid skupiny mqm a ID uživatele na serveru, který je hostitelem datového adresáře správce front.

Pokud provádíte obnovu médií pro správce front pomocí produktu IBM WebSphere MQ 7.0.1, je nutné pomocí volby -f znovu vytvořit datový adresář správce front.

#### **-stánky**

Zabraňuje automatickému spuštění kteréhokoli z následujících procesů při spuštění správce front:

- Inicializátor kanálu
- Příkazový server
- Moduly listener
- Služby

Tento parametr také spouští správce front, jako kdyby byl atribut CONNAUTH prázdný, a to bez ohledu na aktuální hodnotu. Aplikace klienta se nemohou připojit, protože nejsou k dispozici žádné listenery. Autorizace aplikací a řídicích příkazů se bude provádět na základě lokálního uživatele OS, pod kterým je spouštíte. Pokud správce front dříve použil uživatele/skupiny LDAP pro své záznamy autorizace, pak:

1. Tyto záznamy budou ignorovány, zatímco je správce front spuštěn v režimu produktu **-ns** .
2. V tomto režimu byste neměli provádět změny v záznamech o oprávnění nebo vytvářet nové objekty, protože záznamy autorizace vytvořené nebo změněné v tomto režimu pak budou obsahovat jména uživatelů odvozená z operačního systému, nikoli úložiště LDAP.

Administrativní změny musí být provedeny pomocí **runmqsc** , protože příkazový server není spuštěný.

Chcete-li znovu povolit normální zpracování autorizační služby, tj. vrátit efektivní hodnotu CONNAUTH na její normální nastavení, musíte ukončit a spustit správce front bez parametru **-ns** .

**-r**

Aktualizuje správce front zálohování. Záložní správce front není spuštěn.

Produkt IBM MQ aktualizuje objekty správce front zálohování tím, že přečte protokol správce front a znovu přehrává aktualizace do souborů objektů.

Další informace o použití záložních správců front najdete v tématu [Zálohování a obnova dat správce front produktu IBM MQ](#).

**-Ano.**

Typ spuštění interaktivní (ruční) správce front. Tato volba je k dispozici pouze v systému IBM MQ for Windows .

Správce front je spuštěn pod přihlášeným uživatelem (interaktivní). Správci front, kteří jsou konfigurováni s interaktivním spouštěním, končí při odhlášení uživatele, který je spustil.

Nastavíte-li tento parametr, přepíše všechny typy spuštění nastavené dříve příkazem **crtmqm** , **amqmdain** nebo IBM MQ Explorer.

Pokud neuvedete typ spuštění buď **-si** , nebo **-ss**, použije se typ spuštění správce front zadaný v příkazu **crtmqm** .

**-ss**

Typ spuštění správce front služby (ruční). Tato volba je k dispozici pouze v systému IBM MQ for Windows .

Správce front je spuštěn jako služba. Správci front, kteří jsou konfigurováni se spuštěním služby, jsou nadále spuštěni i po odhlášení interaktivního uživatele.

Nastavíte-li tento parametr, přepíše všechny typy spuštění nastavené dříve příkazem **crtmqm** , **amqmdain** nebo IBM MQ Explorer.

**-x**

Spustíte instanci správce front s více instancemi na lokálním serveru a umožněte mu vysokou dostupnost. Není-li instance správce front již spuštěna jinde, spustí se správce front a instance se stane aktivní. Aktivní instance je připravena přijmout lokální a vzdálená připojení ke správci front na lokálním serveru.

Je-li instance správce front s více instancemi již aktivní na *odlišném* serveru, stane se nová instance záložním serverem, která mu povoluje převzetí z aktivní instance správce front. Je-li v pohotovostním režimu, nemůže přijímat lokální nebo vzdálená připojení.

Na *stejném* serveru nesmí být spuštěna druhá instance správce front.

Výchozí chování při vynechání volitelného parametru **-x** je spuštění instance jako správce front instance zakazující spuštění instancí v pohotovostním režimu.

**-z**

Potlačí chybové zprávy.

Tento parametr se používá v rámci produktu IBM MQ k potlačení nevyžádaných informačních zpráv. Protože použití tohoto parametru může vést ke ztrátě informací, nepoužívejte ji při zadávání příkazů na příkazovém řádku.

Tento parametr má přednost před parametrem **-d** .

**QMGrName**

Název lokálního správce front. Pokud je vynechán, použije se výchozí správce front.

## Návratové kódy

<b>Návratový kód.</b>	<b>Popis</b>
0	Správce front spuštěn
3	Probíhá vytváření správce front
5	Spuštěný správce front
16	Správce front neexistuje
23	Protokol není k dispozici
24	Proces, který používal předchozí instanci správce front, se ještě neodpojil.
30	Byla spuštěna instance v pohotovostním režimu správce front. Aktivní instance je spuštěna jinde.
31	Správce front již má aktivní instanci. Správce front povoluje instance v pohotovostním režimu.
39	Byl zadán neplatný parametr
43	Správce front již má aktivní instanci. Správce front nepovoluje instance v pohotovostním režimu.
47	Správce front již má maximální počet rezervních instancí
49	Správce front - zastavování
58	Bylo zjištěno nekonzistentní použití instalací
62	Správce front je přidružen k jiné instalaci.
69	Úložný prostor není k dispozici
66	Neočekávaná chyba
72	Chyba názvu správce front
74	Služba IBM MQ není spuštěna.
91	Úroveň příkazů je mimo rozsah přijatelných hodnot.
92	Úroveň příkazů správce front je větší nebo rovna zadané hodnotě.
100	Neplatné umístění protokolu
119	Uživatel není autorizován ke spuštění správce front.

## Příklady

Následující příkaz spustí správce front account:

```
stmqm account
```

## Související příkazy

<b>Příkaz</b>	<b>Popis</b>
<a href="#">“crtmqm” na stránce 25</a>	Vytvoření správce front
<a href="#">“dlmqm” na stránce 34</a>	Odstranit správce front
<a href="#">“dspmqver (Zobrazení informací o verzi)” na stránce 78</a>	Zobrazení informací o verzi produktu MQ

Příkaz	Popis
<u>"endmqm" na stránce 84</u>	ukončit správce front

## strmqtrc

Povolte trasování na zadané úrovni detailu nebo nahlašte úroveň trasování v platnosti.


### Účel

Trasování lze povolit pomocí příkazu **strmqtrc** .

Příkaz **strmqtrc** je třeba použít z instalace přidružené ke správci front, se kterým pracujete. Pomocí příkazu `dspm q -o installation` můžete zjistit, která instalace správce front je přidružena. Toto neplatí pro produkt klienta (například HP Integrity NonStop Server ) protože neexistují žádné správce front, ze kterých by bylo možné požadovat přímý výstup.

### Syntaxe

Syntaxe tohoto příkazu je následující:



### Popis

Příkaz `strmqtrc` povoluje trasování. Tento příkaz má volitelné parametry, které uvádějí úroveň trasování, kterou chcete:

- Jeden nebo více správců front
- Úrovně podrobností trasování
- Jeden nebo více procesů IBM MQ . Tyto procesy mohou být součástí produktu IBM MQ nebo zákaznických aplikací, které používají rozhraní API produktu IBM MQ .
- Určitá vlákna v zákaznických aplikacích, buď podle čísla vlákna IBM MQ , nebo podle čísla podprocesu operačního systému.
- Akce. Může jít buď o vstup, nebo o ukončení z interních funkcí IBM MQ , nebo o výskyt prvního zachycení dat o selhání (FDC).

Each combination of parameters on an individual invocation of the command are interpreted by IBM MQ as having a logical AND between them. Příkaz `strmqtrc` můžete spustit vícekrát, bez ohledu na to, zda je trasování již povoleno. Je-li trasování již povoleno, jsou volby trasování, které jsou v platnosti, upraveny na ty, které jsou zadané v posledním vyvolání příkazu. Vícenásobná vyvolání příkazu bez zásahu příkazu `enmqtrc` jsou interpretovány produktem IBM MQ jako logický operátor OR mezi nimi. Maximální počet souběžných příkazů `strmqtrc`, které může být v platnosti současně, je 16.

Pro klienta IBM MQ na systému HP Integrity NonStop Server musíte směřovat své trasovací příkazy na specifické procesory. Je-li například váš klient spuštěn na procesoru 2 a váš shell je na procesoru 1, zahájení trasování s `strmqtrc <options>` netrasuje klienta. V tomto případě je požadován produkt `run -cpu=2 strmqtrc`.

## Nepovinné parametry

### **-m QMgrName**

Název správce front, který má být trasován. Tento parametr se vztahuje pouze na produkty serveru.

Následující zástupné znaky jsou povoleny: hvězdička (\*), nahrazující žádný znak nebo více znaků a otazník (?), přičemž se nahradí libovolný jednotlivý znak. V příkazovém prostředí, například v shellu UNIX, kde znaky hvězdička (\*) a otazník (?) mají speciální význam, musíte buď použít zástupný znak, nebo jej uzavřít do uvozovek, abyste zabránili prostředí příkazu v práci se zástupným znakem.

### **-e**

Vyžádá časné trasování všech procesů a umožňuje trasování vytvoření nebo spuštění správce front. Pokud tento parametr uvedete, jakýkoli proces patřící ke kterékoli komponentě libovolného správce front trasuje své dřívější zpracování. Předvolba je neprovádět časné trasování.

Chcete-li trasovat klienta, použijte následující příkaz:

```
strmqtrc -e
```

Příznak `-e` nelze použít spolu s příznakem `-m`, `-i`, s příznakem `-p`, s příznakem `-c` nebo s parametrem `-b`. Pokud se použije příznak `-e` spolu s příznakem `-m`, s příznakem `-i`, s příznakem `-p`, s příznakem `-c` nebo s příznakem `--b`, bude vydána chybová zpráva.

### **-t TraceType**

Body, které se mají trasovat, a množství podrobností o trasování, které se mají zaznamenat. Ve výchozím nastavení jsou povoleny **všechny** trasovací body a je generováno výchozí trasování.

Případně můžete zadat jednu nebo více voleb v následujícím seznamu. Pro každou zadanou hodnotu `typ_trasování`, včetně `-t all`, zadejte buď `-t parms` nebo `-t detail`, abyste získali odpovídající úroveň podrobností o trasování. Pokud u žádného konkrétního typu trasování nezadáte ani `-t parms`, ani `-t detail`, pro tento typ trasování se vygeneruje pouze výchozí trasování.



**Upozornění:** Použijete-li volbu `-t api`, uvidíte trasování volání MQI se všemi bloky vstupních a výstupních dat vypsanych v hexadecimální formě.

Měli byste si být vědomi toho, že interní programy produktu IBM MQ také provádí volání MQI a vy uvidíte trasovací soubory těchto programů. Obvykle se názvy programů začínají `amq` nebo `runmq`.

Měli byste si být vědomi toho, že programy **amqzmpa** jsou hostiteli mnoha podprocesů, z nichž někteří přijímají volání MQI prostřednictvím sítě z klientských aplikací. V těchto podprocesech uvidíte volání MQI v trasování `-t api`, ale nesmíte zapomenout, že vstupní argumenty pro tyto volání MQI trasované v programu **amqzmpa** nemusí odpovídat každému detailu volání MQI provedených původně klientem.

Proto, pokud potřebujete vědět spolehlivě, vstupní argumenty pro volání MQI vytvořené klientskou aplikací, musíte přímo použít trasování produktu `-t api` na klientském počítači.

Zadáte-li více typů trasování, musí mít každý z nich vlastní příznak `-t`. Můžete zahrnout libovolný počet příznaků `-t`, pokud je ke každému z nich přidružen platný typ trasování.

Není chybou uvádět stejný trasovací typ ve více parametrech `-t`.

<i>Tabulka 39. Hodnoty parametru TraceType .</i>	
<b>Hodnota</b>	<b>Popis</b>
<b>all</b>	Výstupní data pro každý trasovací bod v systému (výchozí). Všechny parametry aktivují trasování na výchozí úrovni podrobností.
<b>API</b>	Výstupní data pro body trasování přidružená k MQI a komponentám hlavního správce front.
<b>komentář</b>	Výstupní data pro body trasování přiřazené k komentářům v komponentách produktu IBM MQ .
<b>komunikace</b>	Výstupní data pro body trasování přiřazené k datům proudícím po komunikačních sítích.
<b>data csdata</b>	Výstupní data pro body trasování přiřazené k interním datovým vyrovnávacím pamětím ve společných službách.
<b>csflow</b>	Výstupní data pro body trasování přiřazené ke zpracování toku ve společných službách.
<b>podrobnosti</b>	Aktivujte trasování na vysoké úrovni podrobností pro body trasování zpracování toku.
<b>Průzkumník</b>	Výstupní data pro body trasování přiřazené k Průzkumníku IBM MQ .
<b>Java</b>	Výstupní data pro body trasování přiřazené k aplikacím pomocí rozhraní API produktu IBM MQ classes for Java .
<b>lqmdata</b>	Výstupní data pro body trasování přiřazené k interním datovým vyrovnávacím pamětím v lokálním správci front.
<b>lqmtoky</b>	Výstupní data pro body trasování přiřazené k toku zpracování v lokálním správci front.
<b>mqxr</b>	Výstupní data pro službu telemetrie (MQXR)
<b>dalšídata</b>	Výstupní data pro body trasování přiřazené k interním datovým vyrovnávacím pamětím v jiných komponentách.
<b>jinétoky</b>	Výstupní data pro body trasování přiřazené k toku zpracování v jiných službách.
<b>parms = parametry</b>	Aktivujte trasování na výchozí úrovni podrobností pro body trasování zpracování toku.
<b>vzdálenádata</b>	Výstupní data pro body trasování přiřazené k interním datovým vyrovnávacím pamětím v komponentě komunikací.
<b>vzdálenétoky</b>	Výstupní data pro body trasování přiřazené k toku zpracování v komponentě komunikací.
<b>servicedata</b>	Výstupní data pro body trasování přiřazené k interním datovým vyrovnávacím pamětím v komponentě služby.

Tabulka 39. Hodnoty parametru TraceType . (pokračování)	
Hodnota	Popis
<b>servicefollows</b>	Výstupní data pro body trasování přiřazené k toku zpracování v komponentě služby.
<b>splat</b>	Výstupní data pro body trasování přiřazené k vyrovnávací paměti a řídicím blokům, které používají operaci AMS (security policy).
<b>spletos</b>	Výstupní data pro body trasování, které jsou přidruženy k datům a výstupními daty pro funkce, které používají operaci AMS (security policy).
<b>soap</b>	Výstupní data pro body trasování přidružené k přenosu IBM MQ pro protokol SOAP.
<b>SSL</b>	Výstupní data přidružená k použití sady GSKit k povolení zabezpečení kanálu SSL (Secure Sockets Layer).
<b>data versionData</b>	Výstupní data pro body trasování přiřazené ke spuštěné verzi produktu IBM MQ .

#### **-x TraceType**

Body **nejsou** trasovány. Ve výchozím nastavení jsou povoleny **všechny** trasovací body a je generováno výchozí trasování. Trasovací body, které můžete uvést, jsou ty, které jsou vypsány pro příznak -t.

Chcete-li vyloučit tyto vstupní body, které nechcete zaznamenat, můžete použít parametr -x s hodnotami parametru *typ\_trasování* . To je užitečné při snižování množství produkovaného trasování.

Pokud zadáte více typů trasování, každý z nich musí mít svůj vlastní příznak -x. Můžete zahrnout libovolný počet příznaků -x, pokud má každý z nich přidružený platný *typ\_trasování* .

#### **-l MaxSize**

Maximální velikost trasovacího souboru ( *AMQppppp . qq . TRC* ) v megabajtech (MB), kde *ppppp* odkazuje na ID procesu operačního systému daného trasovaného procesu IBM MQ a *qq* je pořadové číslo, pokud již existuje soubor s tímto názvem. Například, pokud uvedete *MaxSize* z 1, velikost trasování je omezena na 1 MB.

Jakmile trasovací soubor dosáhne zadaného maxima, přejmenuje se na *AMQppppp . qq . TRS* a spustí se nový soubor *AMQppppp . qq . TRC* . Pokud existuje předchozí kopie souboru *AMQppppp . qq . TRS* , je odstraněna.

Nejvyšší hodnota, kterou lze nastavit jako *MaxSize* , je 2048 MB.

#### **-d 0**

Trasovat žádná uživatelská data.

#### **-d -1 or all**

Trasovat všechna uživatelská data.

#### **-d NumOfBytes**

- Pro trasování komunikace se jedná o trasování zadaného počtu bajtů dat včetně záhlaví přenosového segmentu (TSH).
- Pro volání MQPUT nebo MQGET vystopují určený počet bajtů dat zprávy držených ve vyrovnávací paměti zpráv.
- Hodnoty v rozsahu 1 až 15 nejsou povoleny.

#### **-i PidTids**

Identifikátor procesu (PID) a identifikátor podprocesu (TID), na které je generování trasování omezeno. Parametr **-i** nelze použít spolu s argumentem **-e** . Pokud se pokusíte-li se použít argument **-i** s argumentem **-e** , pak se vydá chybová zpráva.



Přesný formát tohoto parametru je PID [. TID]. Příklad:

Kotování **-i 12345** trasuje všechna vlákna v PID 12345, zatímco

Kotování **-i 12345.67** sleduje pouze podproces 67 v PID 12345

Tento parametr není podporován pro klienty produktu .NET , je-li hodnota NMQ\_MQ\_LIB nastavena na hodnotu managed, takže klient používá řízenou diagnostiku problémů IBM MQ .

### **-p Apps**

Pojmenované procesy, ke kterým je generování trasování omezeno. *Aplikace* je seznam oddělený čárkami. Každý název v seznamu musíte uvést přesně tak, jak by se jméno programu zobrazilo v záhlaví FDC "Název programu". Jsou povoleny zástupné znaky hvězdička (\*) nebo otazník (?). Příznak -p nelze použít spolu s příznakem -e. Pokud se použije příznak -p spolu s příznakem -e, bude vydána chybová zpráva.

Tento parametr není podporován pro klienty produktu .NET , je-li hodnota NMQ\_MQ\_LIB nastavena na hodnotu managed, takže klient používá řízenou diagnostiku problémů IBM MQ .

### **-s**

Hlásí volby trasování, které jsou momentálně v platnosti. Tento parametr musíte použít samostatně bez dalších parametrů.

Pro ukládání trasovacích příkazů je k dispozici omezený počet slotů. Když jsou všechny sloty používány, nelze přijmout žádné další příkazy trasování, pokud nenahradí existující slot. Čísla slotů nejsou pevná, takže pokud je příkaz ve slotu číslo 0 odstraněn, například příkazem endmqtrc, pak se všechny ostatní sloty posunou nahoru, například pozice 1 se stane slotem 0. Hvězdička (\*) v poli znamená, že žádná hodnota není definována a je ekvivalentní zástupnému znaku hvězdičky.

Níže je uveden příklad výstupu tohoto příkazu:

```
Listing Trace Control Array
```

```
Used slots = 2 of 15
```

```
EarlyTrace      [OFF]
TimedTrace      [OFF]
TraceUserData   [0]
MaxSize         [0]
Trace Type      [1]
```

```
Slot position 1
```

```
Untriggered
Queue Manager   [avocet]
Application     [*]
PID.TID         [*]
TraceOptions    [1f4ffff]
TraceInterval   [0]
Trace Start Time [0]
Trace Stop Time [0]
Start Trigger   [KN346050K]
Start Trigger   [KN346080]
```

```
Slot position 2
```

```
Untriggered
Queue Manager   [*]
Application     [*]
PID.TID         [*]
TraceOptions    [1fcffff]
TraceInterval   [0]
Trace Start Time [0]
Trace Stop Time [0]
Start Trigger   [KN346050K]
Start Trigger   [KN346080]
```

Tento parametr není podporován pro klienty produktu .NET , je-li hodnota NMQ\_MQ\_LIB nastavena na hodnotu managed, takže klient používá řízenou diagnostiku problémů IBM MQ .

### **-b Start\_Trigger**

ID sond FDC, pro které musí být zapnuto trasování. *Start\_Trigger* je čárkami oddělený seznam ID sond FDC. Ve specifikaci ID sond můžete použít zástupné znaky hvězdička (\*) a otazník (?). Příznak -b nelze použít spolu s příznakem -e. Pokusíte-li se použít příznak -b spolu s příznakem -e, bude vydána chybová zpráva. Tento parametr smí být používán pouze pod vedením servisního personálu IBM .

<b>Start_Trigger</b>	<b>Efekt</b>
FDC=čárkami oddělený seznam ID sond FDC.	Zapíná trasování při generování všech FDC s určenými ID sond FDC.

Tento parametr není podporován pro klienty produktu .NET , je-li hodnota NMQ\_MQ\_LIB nastavena na hodnotu managed, takže klient používá řízenou diagnostiku problémů IBM MQ .

### **-c Stop\_Trigger**

ID sond FDC, pro které musí být trasování vypnuto, nebo interval v sekundách, po jehož uplynutí musí být trasování vypnuto. *Stop\_Trigger* je čárkami oddělený seznam ID sond FDC. Ve specifikaci ID sond můžete použít zástupné znaky hvězdička (\*) a otazník (?). Tento parametr by měl být používán pouze pod vedením servisního personálu IBM .

<b>Stop_zastavení</b>	<b>Efekt</b>
FDC=čárkami oddělený seznam ID sond FDC.	Vypne trasování, jakmile se vygenerují všechny FDC s určenými ID sond FDC.
interval=n, kde n je celé číslo bez znaménka od 1 do 32 000 000.	Vypne trasování n sekund po spuštění nebo, je-li trasování již povoleno, vypne trasování n sekund po vydání této instance příkazu.

Tento parametr není podporován pro klienty produktu .NET , je-li hodnota NMQ\_MQ\_LIB nastavena na hodnotu managed, takže klient používá řízenou diagnostiku problémů IBM MQ .

## **Návratové kódy**

### **Návratový kód. Popis**

- AMQ7024 Do příkazu byly zadány neplatné argumenty.
- AMQ7077 Nemáte autorizaci k provedení požadované operace.
- AMQ8304 Devět souběžných trasování (maximum) již běží.
- 58 Bylo zjištěno nekonzistentní použití instalací

### **Příklady povolení trasování na různých úrovních podrobností**

Tento příkaz umožňuje trasování toku zpracování ze společných služeb a lokálního správce front pro správce front s názvem QM1 v systémech IBM MQ for UNIX . Trasovací data jsou generována na výchozí úrovni detailu.

```
stimqtrc -m QM1 -t csflows -t lqmflows -t parms
```

Tento příkaz zakáže trasování aktivity SSL ve správci front s názvem QM1. Další data trasování jsou generována na úrovni podrobností parms.

```
stimqtrc -m QM1 -x ssl -t parms
```

Tento příkaz umožňuje velmi podrobné trasování zpracování průběhu pro všechny komponenty:

```
strmqtrc -t all -t detail
```

### Příklady povolení trasování pro FDC

Tento příkaz povoluje trasování, když se vyskytne FDC KN346050 nebo FDC KN346080 na libovolném procesu, který používá správce front QM1:

```
strmqtrc -m QM1 -b FDC=KN346050,KN346080
```

Tento příkaz povoluje trasování, když se vyskytne FDC KN34650 , a zastaví trasování, když se vyskytne FDC KN346080 . V obou případech se musí FDC vyskytnout na procesu, který používá správce front QM1:

```
strmqtrc -m QM1 -b FDC=KN346050 -c FDC=KN346080
```

### Příklady použití příznaků -p a -m pro jednotlivé a více vyvolání příkazu strmqtrc

Následující příklady používají příznaky -p a -m k zobrazení:

- Jak je kombinace parametrů na individuálním vyvolání příkazu interpretována příkazem IBM MQ jako mající logický operátor AND mezi nimi.
  - Jak vícenásobná vyvolání příkazu bez zásahu enmqtrc jsou interpretovány tak, že IBM MQ má logický operátor OR mezi nimi:
1. Tento příkaz povoluje trasování pro všechny podprocesy, které jsou výsledkem jakéhokoli provádějího procesu nazvaného amqxxx.exe:

```
strmqtrc -p amqxxx.exe
```

2. Po spuštění příkazu **strmqtrc** , jak je zobrazeno v kroku 1, můžete zadat kterýkoli z následujících příkazů bez zásahu **endmqtrc** .
  - Pokud spustíte následující příkaz za příkazem v kroku 1, aniž by došlo k provedení příkazu endmqtrc, je trasování omezeno na všechny podprocesy, které jsou výsledkem jakéhokoli provádějího procesu s názvem amqxxx.exe a , které používá správce front QM2:

```
strmqtrc -p amqxxx.exe -m QM2
```

- Pokud po příkazu v kroku 1 spustíte následující příkaz bez zásahu endmqtrc, je trasování omezeno na všechny procesy a podprocesy, které jsou výsledkem provádění skriptu amqxxx.exe *nebo* , které používají správce front QM2:

```
strmqtrc -m QM2
```

**HPE Non Stop V8.1** Tento příkaz povoluje trasování všech procesů správce front a aplikací spuštěných v rámci správce front QM1 na CPU 3 a připojených k tomuto správci front:

```
run -cpu=3 strmqtrc -m QM1
```

Chcete-li trasovat všechny procesy správce front na všech CPU, můžete spustit příkaz **strmqtrc** na všech CPU dostupných ve vašem systému.

## Příklad povolení dynamického trasování kódu knihovny klienta LDAP dodávaného s produktem IBM MQ

V 8.0.0.14

V produktu IBM MQ 8.0.0, opravná sada 14 je možné zapnout a vypnout trasování klienta LDAP bez zastavení nebo spuštění správce front.

Chcete-li zapnout trasování, můžete použít následující příkaz:

```
stmqtrc -m QMNAME -t servicedata
```

Chcete-li toto chování povolit, je také nutné nastavit proměnnou prostředí `AMQ_LDAP_TRACE` na hodnotu, která není null. Další informace naleznete v tématu [Povolení dynamického trasování kódu knihovny klienta LDAP](#).

### Související příkazy

Příkaz	Popis
<code>dspmqtrc</code>	Zobrazit formátovaný výstup trasování
<code>endmqtrc</code>	Ukončení trasování

### Porovnání sad příkazů

Tabulky v této sekci porovnávají prostředky dostupné z různých sad příkazů administrace a uvádějí, zda je možné provádět jednotlivé funkce v rámci Průzkumníka IBM MQ.

**Poznámka:** Následující tabulky se nevztahují na produkty IBM MQ for z/OS nebo IBM MQ for IBM i.

**z/OS** Informace o tom, jak používat příkazy PCF na systémech z/OS a v systému IBM i najdete v části [Úvod do formátu programových příkazů](#). **IBM i** Informace o tom, jak používat příkazy MQSC na systémech z/OS a IBM i, najdete v tématu [Příkazy skriptu \(MQSC\)](#).

### Příkazy správce front

Tabulka příkazů správce front zobrazující popis příkazu a příslušný příkaz PCF, příkaz MQSC, ekvivalenty řídicích příkazů a ekvivalenty produktu IBM MQ Explorer, je-li k dispozici.

Popis	příkaz PCF	Příkaz MQSC	Řídicí příkaz	Ekvivalent průzkumníka IBM MQ ?
Změnit správce front	Změnit správce front	ZMĚNIT QMGR	Bez ekvivalentu	Ano
Vytvořit správce front	Bez ekvivalentu	Bez ekvivalentu	<code>crtmqm</code>	Ano
Odstranit správce front	Bez ekvivalentu	Bez ekvivalentu	<code>dltmqm</code>	Ano
Zjistit správce front	Zjistit správce front	ZOBRAZIT QMGR	Bez ekvivalentu	Ano
Zjistit stav správce front	Zjistit stav správce front	ZOBRAZIT STAV QM	<code>dspmq</code>	Ano
Odeslat signál Ping pro správce front	Odeslat signál Ping pro správce front	ODESLÁNÍ PŘÍKAZU PING	Bez ekvivalentu	Ne

Tabulka 40. Příkazy správce front (pokračování)

Popis	příkaz PCF	Příkaz MQSC	Řídící příkaz	Ekvivalent průzkumníka IBM MQ ?
Aktualizovat správce front	Aktualizovat správce front	AKTUALIZOVAT SPRÁVCE FRONT	Bez ekvivalentu	Ano
Obnovit správce front	Obnovit správce front	RESETOVAT QMGR	Bez ekvivalentu	Ne
Spustit správce front	Bez ekvivalentu	Bez ekvivalentu	stmqm	Ano
Zastavit správce front	Bez ekvivalentu	Bez ekvivalentu	endmqm	Ano

## Příkazy příkazového serveru

Tabulka příkazů příkazového serveru zobrazující popis příkazu a jeho příkaz PCF, příkaz MQSC, ekvivalenty řídicích příkazů a ekvivalenty produktu IBM MQ Explorer, je-li k dispozici.

Tabulka 41. Příkazy pro administraci příkazového serveru

Popis	příkaz PCF	Příkaz MQSC	Řídící příkaz	Ekvivalent průzkumníka IBM MQ ?
Zobrazit příkazový server	Zjistit stav správce front	ZOBRAZIT STAV QM	dspmqs sv	Ano
Spustit příkazový server	Změnit správce front	ZMĚNIT QMGR	stmqcs v	Ano
Zastavit příkazový server	Bez ekvivalentu	Bez ekvivalentu	endmqcs v	Ano

## Příkazy oprávnění

Tabulka příkazů oprávnění zobrazující popis příkazu a jeho příkaz PCF, příkaz MQSC, ekvivalenty řídicích příkazů a ekvivalenty produktu IBM MQ Explorer, je-li k dispozici.

Tabulka 42. Příkazy pro administraci oprávnění

příkaz PCF	Příkaz MQSC	Řídící příkaz	Ekvivalent průzkumníka IBM MQ ?
Odstranit záznam oprávnění	ODSTRANIT AUTHREC	setmqaut	Ano
Zjistit záznamy oprávnění	ZOBRAZIT AUTHREC	dmpmqaut	Ano
Zjistit oprávnění entity	ZOBRAZIT ENTAUTH	dspmqa ut	Ano
Aktualizovat zabezpečení	REFRESH SECURITY	Bez ekvivalentu	Ano
Nastavit záznam oprávnění	SET AUTHREC	setmqaut	Ano

## Příkazy klastru

Tabulka příkazů klastru, která uvádí popis příkazu a jeho příkaz PCF, příkaz MQSC, ekvivalenty řídicích příkazů a ekvivalenty produktu IBM MQ Explorer, pokud jsou k dispozici.

Tabulka 43. Příkazy klastru

příkaz PCF	Příkaz MQSC	Řídící příkaz	Ekvivalent průzkumníka IBM MQ ?
Zjistit správce front klastru	ZOBRAZIT CLUSQMGR	Bez ekvivalentu	Ano
Aktualizovat klastr	Aktualizovat klastr	Bez ekvivalentu	Ano
Reset klastru	Reset klastru	Bez ekvivalentu	Ne
Obnovit klastr správců front	RESUME QMGR	Bez ekvivalentu	Ano
Pozastavit klastr správců front	SUSPEND QMgr	Bez ekvivalentu	Ano

## Příkazy ověřovacích informací

Tabulka příkazů ověřovacích informací, která uvádí popis příkazu a jeho příkaz PCF, příkaz MQSC, ekvivalenty řídicích příkazů a ekvivalenty produktu IBM MQ Explorer, je-li k dispozici.

Tabulka 44. Příkazy ověřovacích informací

příkaz PCF	Příkaz MQSC	Řídící příkaz	Ekvivalent průzkumníka IBM MQ ?
Změnit objekt ověřovacích informací	ZMĚNIT AUTHINFO	Bez ekvivalentu	Ano
Kopírování objektu ověřovacích informací	DEFINE AUTHINFO (x) LIKE (y)	Bez ekvivalentu	Ano
Vytvořit objekt ověřovacích informací	DEFINOVAT AUTHINFO	Bez ekvivalentu	Ano
Odstranit objekt ověřovacích informací	ODSTRANIT AUTHINFO	Bez ekvivalentu	Ano
Zjistit objekt ověřovacích informací	ZOBRAZIT AUTHINFO	Bez ekvivalentu	Ano

## Příkazy kanálu

Tabulka příkazů kanálu zobrazující popis příkazu a jeho příkaz PCF, příkaz MQSC, ekvivalenty řídicích příkazů a ekvivalenty MQ Explorer , je-li k dispozici.

Tabulka 45. Příkazy kanálu

příkaz PCF	Příkaz MQSC	Řídící příkaz	MQ Explorer ekvivalentní?
Změnit kanál	ZMĚNIT KANÁL	Bez ekvivalentu	Ano
Kopírovat kanál	DEFINE CHANNEL (x) LIKE (y)	Bez ekvivalentu	Ano
Vytvořit kanál	Definovat kanál	Bez ekvivalentu	Ano
Odstranit kanál	Odstranit kanál	Bez ekvivalentu	Ano
Zjistit kanál	ZOBRAZIT KANÁL	Bez ekvivalentu	Ano
Zjistit názvy kanálů	ZOBRAZIT KANÁL	Bez ekvivalentu	Ano

Tabulka 45. Příkazy kanálu (pokračování)

příkaz PCF	Příkaz MQSC	Řídící příkaz	MQ Explorer ekvivalentní?
Zjistit stav kanálu	ZOBRAZIT STAV CHSTATUS	Bez ekvivalentu	Ano
Odeslat signál Ping pro kanál	Odeslat signál Ping pro kanál	Bez ekvivalentu	Ano
Vyprázdnit kanál	Vyprázdnit kanál	Bez ekvivalentu	Ano
Resetovat kanál	Resetovat kanál	Bez ekvivalentu	Ano
Vyřešit kanál	Vyřešit kanál	Bez ekvivalentu	Ano
Spustit kanál	Spustit kanál	runmqchl	Ano
Spustit inicializátor kanálu	SPUSTIT CHINIT	runmqchi	Ne
Ukončit kanál	Ukončit kanál	Bez ekvivalentu	Ano

## Příkazy modulu listener

Tabulka příkazů modulu listener zobrazující popis příkazu a příslušný příkaz PCF, příkaz MQSC, ekvivalenty řídicích příkazů a ekvivalenty produktu IBM MQ Explorer, pokud jsou k dispozici.

Tabulka 46. Příkazy modulu listener

příkaz PCF	Příkaz MQSC	Řídící příkaz	Ekvivalent průzkumníka IBM MQ ?
Změnit modul listener	POZMĚNIT LISTENER	Bez ekvivalentu	Ano
Kopírovat modul listener	DEFINE LISTENER (x) LIKE (y)	Bez ekvivalentu	Ano
Vytvořit modul listener	Definovat modul listener	Bez ekvivalentu	Ano
Odstranit modul listener	Odstranit modul listener	Bez ekvivalentu	Ano
Zjistit modul listener	ZOBRAZIT MODUL LISTENER	Bez ekvivalentu	Ano
Zjistit stav modulu listener	ZOBRAZIT LSSTATUS	Bez ekvivalentu	Ano
Spustit modul listener kanálu	Spustit listener <sup>"1"</sup> na stránce <a href="#">167</a>	runmqlsr	Ano
Ukončit listener	Ukončit listener	endmqlsr <sup>"2"</sup> na stránce <a href="#">167</a>	Ano

**Notes:**

1. Použito pouze s objekty listeneru
2. Zastaví všechny aktivní listenery

## Příkazy seznamu názvů

Tabulka příkazů seznamu názvů, zobrazující popis příkazu a jeho příkaz PCF, příkaz MQSC, ekvivalenty řídicích příkazů a ekvivalenty produktu IBM MQ Explorer, pokud jsou k dispozici.

<i>Tabulka 47. Příkazy seznamu názvů</i>			
<b>příkaz PCF</b>	<b>Příkaz MQSC</b>	<b>Řídící příkaz</b>	<b>Ekvivalent průzkumníka IBM MQ ?</b>
Změnit seznam názvů	ZMĚNIT SEZNAM NÁZVŮ	Bez ekvivalentu	Ano
Kopírovat seznam názvů	DEFINE NAMELIST (x) LIKE (y)	Bez ekvivalentu	Ano
Vytvořit seznam názvů	DEFINOVAT SEZNAM NÁZVŮ	Bez ekvivalentu	Ano
Odstranit seznam názvů	Odstranit seznam názvů	Bez ekvivalentu	Ano
Zjistit seznam názvů	ZOBRAZIT SEZNAM NÁZVŮ	Bez ekvivalentu	Ano
Zjistit názvy seznamů názvů	ZOBRAZIT SEZNAM NÁZVŮ	Bez ekvivalentu	Ano

## Příkazy procesů

Tabulka příkazů procesu zobrazující popis příkazu a příslušný příkaz PCF, příkaz MQSC, ekvivalenty řídicích příkazů a ekvivalenty produktu IBM MQ Explorer, je-li k dispozici.

<i>Tabulka 48. Příkazy procesů</i>			
<b>příkaz PCF</b>	<b>Příkaz MQSC</b>	<b>Řídící příkaz</b>	<b>Ekvivalent průzkumníka IBM MQ ?</b>
Změnit proces	ZMĚNIT PROCES	Bez ekvivalentu	Ano
Kopírovat proces	DEFINE PROCES (x) LIKE (y)	Bez ekvivalentu	Ano
Vytvořit proces	DEFINOVÁNÍ PROCESU	Bez ekvivalentu	Ano
Odstranit proces	Odstranit proces	Bez ekvivalentu	Ano
Zjistit proces	ZOBRAZIT PROCES	Bez ekvivalentu	Ano
Zjistit názvy procesů	ZOBRAZIT PROCES	Bez ekvivalentu	Ano

## Příkazy fronty

Tabulka příkazů fronty, zobrazující popis příkazu a jeho PCF, příkaz MQSC, ekvivalenty řídicích příkazů a ekvivalenty produktu IBM MQ Explorer, je-li k dispozici.

<i>Tabulka 49. Příkazy fronty</i>			
<b>příkaz PCF</b>	<b>Příkaz MQSC</b>	<b>Řídící příkaz</b>	<b>Ekvivalent průzkumníka IBM MQ ?</b>
Změnit frontu	POZMĚNIT QLOCAL ZMĚNIT ALIAS QALIAS ZMĚNIT MODEL QMODEL ZMĚNIT QREMOTE	Bez ekvivalentu	Ano
Vymazat frontu	VYMAZAT QLOCAL	Bez ekvivalentu	Ano



Tabulka 49. Příkazy fronty (pokračování)

příkaz PCF	Příkaz MQSC	Řídící příkaz	Ekvivalent průzkumníka IBM MQ ?
Kopírovat frontu	DEFINE QLOCAL (x) LIKE (y) DEFINE QALIAS (x) LIKE (y) DEFINE QMODEL (x) LIKE (y) DEFINE QREMOTE (x) LIKE (y)	Bez ekvivalentu	Ano
Vytvořit frontu	DEFINOVAT QLOCAL DEFINOVAT ALIAS QALIAS DEFINOVAT MODEL QMODEL DEFINOVAT QREMOTE	Bez ekvivalentu	Ano
Odstranit frontu	ODSTRANIT QLOCAL ODSTRANIT ALIAS QALIAS ODSTRANIT MODEL QMODEL ODSTRANIT QREMOTE	Bez ekvivalentu	Ano
Zjistit frontu	ZOBRAZIT FRONTU	Bez ekvivalentu	Ano
Zjistit názvy front	ZOBRAZIT FRONTU	Bez ekvivalentu	Ano
Zjistit stav fronty	ZOBRAZIT STAV QSTATUS	Bez ekvivalentu	Ano
Obnovit statistiku front	Bez ekvivalentu	Bez ekvivalentu	Ne

## Příkazy služeb

Tabulka příkazů služeb zobrazující popis příkazu a jeho příkaz PCF, příkaz MQSC, ekvivalenty řídicích příkazů a ekvivalenty produktu IBM MQ Explorer, je-li k dispozici.

Tabulka 50. Příkazy služeb

příkaz PCF	Příkaz MQSC	Řídící příkaz	Ekvivalent průzkumníka IBM MQ ?
Změnit službu	ZMĚNIT SLUŽBU	Bez ekvivalentu	Ano
Kopírovat službu	DEFINE SERVICE (x) LIKE (y)	Bez ekvivalentu	Ano
Vytvořit službu	Definovat službu	Bez ekvivalentu	Ano
Odstranit službu	Odstranit službu	Bez ekvivalentu	Ano
Zjistit službu	ZOBRAZIT SLUŽBU	Bez ekvivalentu	Ano
Zjistit stav služby	ZOBRAZIT STAV SVSTATUS	Bez ekvivalentu	Ano
Spustit službu	Spustit službu	Bez ekvivalentu	Ano
Zastavit službu	Zastavit službu	Bez ekvivalentu	Ano

## Další příkazy

Tabulka ostatních příkazů, zobrazující popis příkazu a jeho příkaz PCF, příkaz MQSC, ekvivalenty řídicích příkazů a ekvivalenty produktu IBM MQ Explorer, pokud jsou k dispozici.

Tabulka 51. Další příkazy

Popis	příkaz PCF	Příkaz MQSC	Řídící příkaz	Ekvivalent průzkumníka IBM MQ ?
Vytvořit uživatelskou proceduru konverze	Bez ekvivalentu	Bez ekvivalentu	crtmqcvx	Ne
Zobrazit soubory použité objekty	Bez ekvivalentu	Bez ekvivalentu	dspmqls	Ne
Zobrazit formátované trasování	Bez ekvivalentu	Bez ekvivalentu	dspmqtrc <sup>"1"</sup> na stránce 170	Ne
Zobrazit informace o verzi	Bez ekvivalentu	Bez ekvivalentu	dspmqver	Ne
Zobrazit transakce	Bez ekvivalentu	Bez ekvivalentu	dspmqtrn	Ne
výpis protokolu	Bez ekvivalentu	Bez ekvivalentu	dmpmqlog	Ne
Výpis konfigurace produktu MQ	Bez ekvivalentu	Bez ekvivalentu	dmpmqcfg	Ne
Ukončení trasování	Bez ekvivalentu	Bez ekvivalentu	endmqtrc	Ano
Esc	Esc	Bez ekvivalentu	Bez ekvivalentu	Ne
Zaznamenat obraz média	Bez ekvivalentu	Bez ekvivalentu	rcdmqimg	Ne
Znovu vytvořit objekt média	Bez ekvivalentu	Bez ekvivalentu	rcrmqobj	Ne
Vyřešit transakce	Bez ekvivalentu	Bez ekvivalentu	rsvmqtrn	Ne
Spustit monitor spouštěčů klienta	Bez ekvivalentu	Bez ekvivalentu	runmqtmc	Ne
Spustit popisovač fronty nedoručených zpráv	Bez ekvivalentu	Bez ekvivalentu	runmqdlq	Ne
Spuštění příkazů MQSC	Bez ekvivalentu	Bez ekvivalentu	runmqsc	Ne
Spustit monitor spouštěčů	Bez ekvivalentu	Bez ekvivalentu	runmqtrm	Ne
Nastavit body připojení služby	Bez ekvivalentu	Bez ekvivalentu	setmqscp <sup>"2"</sup> na stránce 170	Ne
Začátek trasování IBM MQ	Bez ekvivalentu	Bez ekvivalentu	strmqtrc	Ano
IBM MQ Řízení služeb	Bez ekvivalentu	Bez ekvivalentu	amqmdain <sup>"2"</sup> na stránce 170	Ne
<b>Notes:</b>				
1. Nepodporováno na IBM MQ for Windows.				
2. Podporováno pouze produktem IBM MQ for Windows .				

## Správa klíčů a certifikátů

Pomocí příkazu `runmqckm` (Windows a Systémy SYSTÉM UNIX) můžete spravovat klíče, certifikáty a požadavky na certifikáty.

### Příkaz `runmqckm`

Příkaz `runmqckm` je k dispozici v systémech Windows a Systémy SYSTÉM UNIX.

Příkaz `runmqckm` poskytuje funkce podobné funkcím iKeyman, které jsou popsány v části [Zabezpečení](#).

Použijte příkaz `runmqckm` k provedení následujících úloh:

- Vytvořte typ souborů databáze klíčů CMS, které produkt IBM MQ vyžaduje
- Vytvořit žádosti o certifikát
- Importovat osobní certifikáty
- Importovat certifikáty CA
- Spravovat certifikáty podepsané sebou samým

## Příprava na použití příkazů `runmqckm` a `runmqakm`

Používáte-li certifikáty nebo klíče uložené na šifrovacím hardwaru PKCS #11, uvědomte si, že iKeycmd a iKeyman jsou 64bitové programy. Externí moduly vyžadované podporou PKCS #11 se načtou do 64bitového procesu, a proto musíte mít pro administraci na šifrovacím hardwaru nainstalovanou 64bitovou knihovnu PKCS #11. 32bitové platformy Windows a Linux x86 jsou jedinými výjimkami, neboť programy iKeyman a iKeycmd jsou na těchto platformách 32bitové.

Chcete-li spustit rozhraní příkazového řádku `runmqckm`, ujistěte se, že jsou proměnné prostředí systému správně nakonfigurovány spuštěním příkazu `setmqenv`.

## `runmqckm` a příkazy `runmqakm`

Tento oddíl popisuje příkazy `runmqckm` a `runmqakm` podle objektu příkazu.

Přehled hlavních rozdílů mezi dvěma příkazy:

- `runmqakm`
  - Podporuje vytváření certifikátů a požadavků na certifikáty pomocí veřejných klíčů Elliptic Curve, zatímco příkaz `runmqckm` nikoli.
  - Podporuje silnější šifrování souboru úložiště klíčů, než je příkaz `runmqckm`, pomocí parametru `-strong`.
  - Byl certifikován jako vyhovující FIPS 140-2 a lze jej nakonfigurovat tak, aby pracoval v souladu s FIPS, pomocí parametru `-fips`, na rozdíl od příkazu `runmqckm`.
- Produkt `runmqckm` podporuje formáty souboru úložiště klíčů JKS a JCEKS, zatímco příkaz `runmqakm` nikoli.

Každý příkaz uvádí alespoň jeden *objekt*. Příkazy pro operace zařízení PKCS #11 mohou uvádět další objekty. Příkazy pro objekty databáze klíčů, certifikát a objekty požadavku certifikátu také určují *akci*. Objekt může být jeden z následujících:

### `-keydb`

Akce se vztahují na databázi klíčů

### `-cert`

Akce se vztahují na certifikát

### `-certreq`

Akce se vztahují na žádost o certifikát

### `-help`

Zobrazí nápovědu.

### **-version**

Zobrazí informace o verzi

Následující dílčí témata popisují akce, které můžete provést na klíčových objektech databáze, certifikátu a žádosti o certifikát; viz [“Volby runmqckm a runmqakm” na stránce 180](#) , kde získáte popis voleb těchto příkazů.

### **Příkazy pouze pro databázi klíčů CMS**

Můžete použít příkazy **runmqckm** a **runmqakm** ke správě klíčů a certifikátů pro databázi klíčů CMS.

#### **-keydb -changepw**

Změňte heslo pro databázi klíčů CMS:

```
-keydb -changepw -db filename -pw password -new_pw new_password  
  
-stash
```

#### **-keydb -create**

Vytvořte databázi klíčů CMS:

```
-keydb -create -db filename -pw password  
-type cms -expire days -stash
```

#### **-keydb -stashpw**

Uložit heslo databáze klíčů CMS do souboru:

```
-keydb -stashpw -db filename -pw password
```

#### **-cert -getdefault**

**Poznámka:** Výchozí certifikát není produktem IBM MQ 8.0podporován. Konfiguraci štítku certifikátu byste měli používat, jak je popsáno v tématu [Digitální certifikáty certifikátu, základní informace o požadavcích](#).

Získejte výchozí osobní certifikát:

```
-cert -getdefault -db filename -pw password
```

#### **-cert -modify**

Úprava certifikátu.

**Poznámka:** V současné době je jediným polem, které lze upravit, pole Důvěryhodnost certifikátu.

```
-cert -modify -db filename -pw password -label label  
-trust enable | disable
```

#### **-cert -setdefault**

**Poznámka:** Výchozí certifikát není produktem IBM MQ 8.0podporován. Konfiguraci štítku certifikátu byste měli používat, jak je popsáno v tématu [Digitální certifikáty certifikátu, základní informace o požadavcích](#).

Nastavte výchozí osobní certifikát:

```
-cert -setdefault -db filename  
-pw password -label label
```

### **Příkaz pro databáze klíčů CMS nebo PKCS #12**

Můžete použít příkazy **runmqckm** a **runmqakm** ke správě klíčů a certifikátů pro databázi klíčů CMS nebo databázi klíčů PKCS #12 .

**Poznámka:** Produkt IBM MQ nepodporuje algoritmy SHA-3 nebo SHA-5 . Můžete použít názvy algoritmů digitálního podpisu SHA384WithRSA a SHA512WithRSA , protože oba algoritmy jsou členy řady SHA-2 .

Názvy algoritmů digitálního podpisu SHA3WithRSA a SHA5WithRSA jsou zamítnuty, protože se jedná o zkrácený tvar SHA384WithRSA a SHA512WithRSA .

#### **-keydb -changepw**

Změňte heslo pro databázi klíčů:

```
-keydb -changepw -db filename -pw password  
-new_pw new_password -expire days
```

#### **-keydb -převést**

převeďte databázi klíčů z jednoho formátu do jiného formátu:

```
-keydb -convert -db filename -pw password  
-old_format cms | pkcs12 -new_format cms
```

#### **-keydb -create**

Vytvořte databázi klíčů:

```
-keydb -create -db filename -pw password  
-type cms | pkcs12
```

#### **-keydb -delete**

Odstranění databáze klíčů:

```
-keydb -delete -db filename -pw password
```

#### **-keydb -list**

Zobrazit seznam aktuálně podporovaných typů databáze klíčů:

```
-keydb -list
```

#### **-cert -add**

Přidat certifikát ze souboru do databáze klíčů:

```
-cert -add -db filename -pw password -label label  
-file filename -format ascii | binary
```

#### **-cert -create**

Vytvořte certifikát podepsaný (svým) držitelem:

```
-cert -create -db filename -pw password -label label  
-dn distinguished_name  
-size 1024 | 512 -x509version 3 | 1 | 2  
-expire days  
-sig_alg MD2_WITH_RSA | MD2WithRSA |  
MD5_WITH_RSA | MD5WithRSA |  
SHA1WithDSA | SHA1WithRSA |  
SHA256_WITH_RSA | SHA256WithRSA |  
SHA2WithRSA | SHA384_WITH_RSA |  
SHA384WithRSA | SHA512_WITH_RSA |  
SHA512WithRSA | SHA_WITH_DSA |  
SHA_WITH_RSA | SHAWithDSA | SHAWithRSA
```

#### **-cert -delete**

Odstranit certifikát:

```
-cert -delete -db filename -pw password -label label
```

### **-cert -details**

Vypsát podrobné informace o určitém certifikátu:

```
-cert -details -db filename -pw password -label label
```

### **-cert -export**

Exportujte osobní certifikát a jeho přidružený soukromý klíč z databáze klíčů do souboru PKCS #12 nebo do jiné databáze klíčů:

```
-cert -export -db filename -pw password -label label  
-type cms | pkcs12  
-target filename -target_pw password -target_type  
cms | pkcs12
```

### **-cert -extract**

Extrahujte certifikát z databáze klíčů:

```
-cert -extract -db filename -pw password -label label  
-target filename  
-format ascii | binary
```

### **-cert -import**

Importujte osobní certifikát z databáze klíčů:

```
-cert -import -file filename -pw password -type  
pkcs12 -target filename  
-target_pw password -target_type cms -label  
label
```

Je vyžadována volba `-label` a určuje popis certifikátu, který má být importován ze zdrojové databáze klíčů.

Volba `-new_label` je volitelná a umožňuje importovanému certifikátu získat v cílové databázi klíčů jiný popis ze štítku ve zdrojové databázi.

### **-cert -list**

Vypsát všechny certifikáty v databázi klíčů:

```
-cert -list all | personal | CA  
-db filename -pw password
```

### **-cert -receive**

Přijmout certifikát ze souboru:

```
-cert -receive -file filename -db filename -pw password  
-format ascii | binary -default_cert yes | no
```

### **-cert -sign**

Podepsat certifikát:

```
-cert -sign -db filename -file filename -pw password  
-label label -target filename  
-format ascii | binary -expire days  
-sig_alg MD2_WITH_RSA | MD2WithRSA | MD5_WITH_RSA |  
MD5WithRSA | SHA1WithDSA | SHA1WithRSA |  
SHA256_WITH_RSA | SHA256WithRSA |  
SHA2WithRSA | SHA384_WITH_RSA |  
SHA384WithRSA | SHA512_WITH_RSA |  
SHA512WithRSA | SHA_WITH_DSA |  
SHA_WITH_RSA | SHAWithDSA |  
SHAWithRSA
```

### **-certreq -create**

Vytvořte žádost o certifikát:

```
-certreq -create -db filename -pw password
-label label -dn distinguished_name
-size 1024 | 512 -file filename
-sig_alg MD2_WITH_RSA | MD2WithRSA |
          MD5_WITH_RSA | MD5WithRSA |
          SHA1WithDSA | SHA1WithRSA |
          SHA256_WITH_RSA | SHA256WithRSA |
          SHA2WithRSA | SHA384_WITH_RSA |
          SHA384WithRSA | SHA512_WITH_RSA |
          SHA512WithRSA | SHA_WITH_DSA |
          SHA_WITH_RSA | SHAWithDSA |
          SHAWithRSA
```

### **-certreq -delete**

Odstranit žádost o certifikát:

```
-certreq -delete -db filename -pw password -label label
```

### **-certreq -podrobnosti**

Uveďte podrobné informace o určité žádosti o certifikát:

```
-certreq -details -db filename -pw password -label label
```

Seznam podrobných informací o požadavku na certifikát a zobrazení úplné žádosti o certifikát:

```
-certreq -details -showOID -db filename
-pw password -label label
```

### **-certreq -extract**

Extrahovat žádost o certifikát z databáze žádostí o certifikát do souboru:

```
-certreq -extract -db filename -pw password
-label label -target filename
```

### **-certreq -list**

Vypsát všechny žádosti o certifikát v databázi žádostí o certifikát:

```
-certreq -list -db filename -pw password
```

### **-certreq -recreate**

Znovu vytvořte žádost o certifikát:

```
-certreq -recreate -db filename -pw password
-label label -target filename
```

## **Příkazy pro operace šifrovacího zařízení**

Ke správě klíčů a certifikátů pro operace kryptografického zařízení můžete použít příkazy `runmqckm` a `runmqakm`.

**Poznámka:** Produkt IBM MQ nepodporuje algoritmy SHA-3 nebo SHA-5 . Můžete použít názvy algoritmů digitálního podpisu `SHA384WithRSA` a `SHA512WithRSA` , protože oba algoritmy jsou členy řady SHA-2 .

Názvy algoritmů digitálního podpisu `SHA3WithRSA` a `SHA5WithRSA` jsou zamítnuty, protože se jedná o zkrácený tvar `SHA384WithRSA` a `SHA512WithRSA` .

### **-keydb -changepw**

Změňte heslo šifrovacího zařízení:

```
-keydb -changepw -crypto module_name -tokenlabel token_label  
-pw password -new_pw new_password
```

Používáte-li certifikáty nebo klíče uložené na šifrovacím hardwaru PKCS #11, uvědomte si, že iKeycmd a iKeyman jsou 64bitové programy. Externí moduly vyžadované podporou PKCS #11 se načtou do 64bitového procesu, a proto musíte mít pro administraci na šifrovacím hardwaru nainstalovanou 64bitovou knihovnu PKCS #11. 32bitové platformy Windows a Linux x86 jsou jedinými výjimkami, neboť programy iKeyman a iKeycmd jsou na těchto platformách 32bitové.

### **-keydb -list**

Zobrazit seznam aktuálně podporovaných typů databáze klíčů:

```
-keydb -list
```

Používáte-li certifikáty nebo klíče uložené na šifrovacím hardwaru PKCS #11, uvědomte si, že iKeycmd a iKeyman jsou 64bitové programy. Externí moduly vyžadované podporou PKCS #11 se načtou do 64bitového procesu, a proto musíte mít pro administraci na šifrovacím hardwaru nainstalovanou 64bitovou knihovnu PKCS #11. 32bitové platformy Windows a Linux x86 jsou jedinými výjimkami, neboť programy iKeyman a iKeycmd jsou na těchto platformách 32bitové.

### **-cert -add**

Přidat certifikát ze souboru do šifrovacího zařízení:

```
-cert -add -crypto module_name -tokenlabel token_label  
-pw password -label label -file filename -format  
ascii | binary
```

Používáte-li certifikáty nebo klíče uložené na šifrovacím hardwaru PKCS #11, uvědomte si, že iKeycmd a iKeyman jsou 64bitové programy. Externí moduly vyžadované podporou PKCS #11 se načtou do 64bitového procesu, a proto musíte mít pro administraci na šifrovacím hardwaru nainstalovanou 64bitovou knihovnu PKCS #11. 32bitové platformy Windows a Linux x86 jsou jedinými výjimkami, neboť programy iKeyman a iKeycmd jsou na těchto platformách 32bitové.

### **-cert -create**

Vytvořte certifikát podepsaný (svým) držitelem na šifrovacím zařízení:

```
-cert -create -crypto module_name -tokenlabel token_label  
  
-pw password -label label -dn distinguished_name  
-size 1024 | 512  
-x509version 3 | 1 | 2  
-default_cert no | yes -expire days  
-sig_alg MD2_WITH_RSA | MD2WithRSA |  
MD5_WITH_RSA | MD5WithRSA |  
SHA1WithDSA | SHA1WithRSA |  
SHA256_WITH_RSA | SHA256WithRSA |  
SHA2WithRSA | SHA384_WITH_RSA |  
SHA384WithRSA | SHA512_WITH_RSA |  
SHA512WithRSA | SHA_WITH_DSA |  
SHA_WITH_RSA | SHAWithDSA |  
SHAWithRSA
```

**Poznámka:** V rozlišujícím názvu nelze importovat certifikát obsahující více atributů OU (organizační jednotka).

Používáte-li certifikáty nebo klíče uložené na šifrovacím hardwaru PKCS #11, uvědomte si, že iKeycmd a iKeyman jsou 64bitové programy. Externí moduly vyžadované podporou PKCS #11 se načtou do 64bitového procesu, a proto musíte mít pro administraci na šifrovacím hardwaru nainstalovanou 64bitovou knihovnu PKCS #11. 32bitové platformy Windows a Linux x86 jsou jedinými výjimkami, neboť programy iKeyman a iKeycmd jsou na těchto platformách 32bitové.

### **-cert -delete**

Odstranit certifikát na šifrovacím zařízení:



```
-cert -delete -crypto module_name -tokenlabel token_label  
-pw password -label label
```

Používáte-li certifikáty nebo klíče uložené na šifrovacím hardwaru PKCS #11, uvědomte si, že iKeycmd a iKeyman jsou 64bitové programy. Externí moduly vyžadované podporou PKCS #11 se načtou do 64bitového procesu, a proto musíte mít pro administraci na šifrovacím hardwaru nainstalovanou 64bitovou knihovnu PKCS #11. 32bitové platformy Windows a Linux x86 jsou jedinými výjimkami, neboť programy iKeyman a iKeycmd jsou na těchto platformách 32bitové.

#### **-cert -details**

Vypsat podrobné informace o určitém certifikátu na šifrovacím zařízení:

```
-cert -details -crypto module_name -tokenlabel token_label  
-pw password -label label
```

Používáte-li certifikáty nebo klíče uložené na šifrovacím hardwaru PKCS #11, uvědomte si, že iKeycmd a iKeyman jsou 64bitové programy. Externí moduly vyžadované podporou PKCS #11 se načtou do 64bitového procesu, a proto musíte mít pro administraci na šifrovacím hardwaru nainstalovanou 64bitovou knihovnu PKCS #11. 32bitové platformy Windows a Linux x86 jsou jedinými výjimkami, neboť programy iKeyman a iKeycmd jsou na těchto platformách 32bitové.

Vypsat podrobné informace a zobrazit úplný certifikát pro specifický certifikát na šifrovacím zařízení:

```
-cert -details -showOID -crypto module_name -tokenlabel token_label  
-pw password -label label
```

Používáte-li certifikáty nebo klíče uložené na šifrovacím hardwaru PKCS #11, uvědomte si, že iKeycmd a iKeyman jsou 64bitové programy. Externí moduly vyžadované podporou PKCS #11 se načtou do 64bitového procesu, a proto musíte mít pro administraci na šifrovacím hardwaru nainstalovanou 64bitovou knihovnu PKCS #11. 32bitové platformy Windows a Linux x86 jsou jedinými výjimkami, neboť programy iKeyman a iKeycmd jsou na těchto platformách 32bitové.

#### **-cert -extract**

Extrahujte certifikát z databáze klíčů:

```
-cert -extract -crypto module_name -tokenlabel token_label  
-pw password -label label -target filename  
-format ascii | binary
```

Používáte-li certifikáty nebo klíče uložené na šifrovacím hardwaru PKCS #11, uvědomte si, že iKeycmd a iKeyman jsou 64bitové programy. Externí moduly vyžadované podporou PKCS #11 se načtou do 64bitového procesu, a proto musíte mít pro administraci na šifrovacím hardwaru nainstalovanou 64bitovou knihovnu PKCS #11. 32bitové platformy Windows a Linux x86 jsou jedinými výjimkami, neboť programy iKeyman a iKeycmd jsou na těchto platformách 32bitové.

#### **-cert -import**

Importujte certifikát na šifrovací zařízení s podporou sekundární databáze klíčů:

```
-cert -import -db filename -pw password -label label  
-type cms  
-crypto module_name -tokenlabel token_label -pw password  
-secondaryDB filename -secondaryDBpw password
```

Používáte-li certifikáty nebo klíče uložené na šifrovacím hardwaru PKCS #11, uvědomte si, že iKeycmd a iKeyman jsou 64bitové programy. Externí moduly vyžadované podporou PKCS #11 se načtou do 64bitového procesu, a proto musíte mít pro administraci na šifrovacím hardwaru nainstalovanou

64bitovou knihovnu PKCS #11. 32bitové platformy Windows a Linux x86 jsou jedinými výjimkami, neboť programy iKeyman a iKeycmd jsou na těchto platformách 32bitové.

```
-cert -import -db filename -pw password -label label
-type cms
-crypto module_name -tokenlabel token_label -pw password
-secondaryDB filename -secondaryDBpw password -fips
```

Importujte certifikát PKCS #12 do kryptografického zařízení se sekundární podporou databáze klíčů:

```
-cert -import -file filename -pw password -type pkcs12
-crypto module_name -tokenlabel token_label -pw password
-secondaryDB filename -secondaryDBpw password
```

Používáte-li certifikáty nebo klíče uložené na šifrovacím hardwaru PKCS #11, uvědomte si, že iKeycmd a iKeyman jsou 64bitové programy. Externí moduly vyžadované podporou PKCS #11 se načtou do 64bitového procesu, a proto musíte mít pro administraci na šifrovacím hardwaru nainstalovanou 64bitovou knihovnu PKCS #11. 32bitové platformy Windows a Linux x86 jsou jedinými výjimkami, neboť programy iKeyman a iKeycmd jsou na těchto platformách 32bitové.

```
-cert -import -file filename -pw password -type pkcs12
-crypto module_name -tokenlabel token_label -pw password
-secondaryDB filename -secondaryDBpw password -fips
```

**Poznámka:** V rozlišujícím názvu nelze importovat certifikát obsahující více atributů OU (organizační jednotka).

#### **-cert -list**

Vypíše všechny certifikáty na šifrovacím zařízení:

```
-cert -list all | personal | CA
-crypto module_name -tokenlabel token_label -pw password
```

Používáte-li certifikáty nebo klíče uložené na šifrovacím hardwaru PKCS #11, uvědomte si, že iKeycmd a iKeyman jsou 64bitové programy. Externí moduly vyžadované podporou PKCS #11 se načtou do 64bitového procesu, a proto musíte mít pro administraci na šifrovacím hardwaru nainstalovanou 64bitovou knihovnu PKCS #11. 32bitové platformy Windows a Linux x86 jsou jedinými výjimkami, neboť programy iKeyman a iKeycmd jsou na těchto platformách 32bitové.

#### **-cert -receive**

Přijmout certifikát ze souboru na šifrovací zařízení s podporou sekundární databáze klíčů:

```
-cert -receive -file filename -crypto module_name
-tokenlabel token_label
-pw password -default_cert yes | no
-secondaryDB filename -secondaryDBpw password
-format ascii | binary
```

Používáte-li certifikáty nebo klíče uložené na šifrovacím hardwaru PKCS #11, uvědomte si, že iKeycmd a iKeyman jsou 64bitové programy. Externí moduly vyžadované podporou PKCS #11 se načtou do 64bitového procesu, a proto musíte mít pro administraci na šifrovacím hardwaru nainstalovanou 64bitovou knihovnu PKCS #11. 32bitové platformy Windows a Linux x86 jsou jedinými výjimkami, neboť programy iKeyman a iKeycmd jsou na těchto platformách 32bitové.

Pomocí příkazu **runmqakm** :

#### **-certreq -create**

Vytvořte žádost o certifikát na šifrovacím zařízení:

```
-certreq -create -crypto module_name -tokenlabel token_label
```

```
-pw password -label label -dn distinguished_name
-size 1024 | 512 -file filename
-sig_alg MD2_WITH_RSA | MD2WithRSA | MD5_WITH_RSA |
        MD5WithRSA | SHA1WithDSA | SHA1WithRSA |
        SHA256_WITH_RSA | SHA256WithRSA
        SHA2WithRSA | SHA384_WITH_RSA |
        SHA384WithRSA | SHA512_WITH_RSA |
        SHA512WithRSA | SHA_WITH_DSA |
        SHA_WITH_RSA | SHAWithDSA |
        SHAWithRSA
```

**Poznámka:** V rozlišujícím názvu nelze importovat certifikát obsahující více atributů OU (organizační jednotka).

Používáte-li certifikáty nebo klíče uložené na šifrovacím hardwaru PKCS #11, uvědomte si, že iKeycmd a iKeyman jsou 64bitové programy. Externí moduly vyžadované podporou PKCS #11 se načtou do 64bitového procesu, a proto musíte mít pro administraci na šifrovacím hardwaru nainstalovanou 64bitovou knihovnu PKCS #11. 32bitové platformy Windows a Linux x86 jsou jedinými výjimkami, neboť programy iKeyman a iKeycmd jsou na těchto platformách 32bitové.

#### **-certreq -delete**

Odstranit žádost o certifikát ze kryptografického zařízení:

```
-certreq -delete -crypto module_name -tokenlabel token_label
-pw password -label label
```

Používáte-li certifikáty nebo klíče uložené na šifrovacím hardwaru PKCS #11, uvědomte si, že iKeycmd a iKeyman jsou 64bitové programy. Externí moduly vyžadované podporou PKCS #11 se načtou do 64bitového procesu, a proto musíte mít pro administraci na šifrovacím hardwaru nainstalovanou 64bitovou knihovnu PKCS #11. 32bitové platformy Windows a Linux x86 jsou jedinými výjimkami, neboť programy iKeyman a iKeycmd jsou na těchto platformách 32bitové.

#### **-certreq -podrobnosti**

Uveďte podrobné informace o určité žádosti o certifikát na šifrovacím zařízení:

```
-certreq -details -crypto module_name -tokenlabel token_label
-pw password -label label
```

Používáte-li certifikáty nebo klíče uložené na šifrovacím hardwaru PKCS #11, uvědomte si, že iKeycmd a iKeyman jsou 64bitové programy. Externí moduly vyžadované podporou PKCS #11 se načtou do 64bitového procesu, a proto musíte mít pro administraci na šifrovacím hardwaru nainstalovanou 64bitovou knihovnu PKCS #11. 32bitové platformy Windows a Linux x86 jsou jedinými výjimkami, neboť programy iKeyman a iKeycmd jsou na těchto platformách 32bitové.

Uveďte podrobné informace o požadavku na certifikát a zobrazte úplnou žádost o certifikát na šifrovacím zařízení:

```
-certreq -details -showOID -crypto module_name -tokenlabel token_label
-pw password -label label
```

Používáte-li certifikáty nebo klíče uložené na šifrovacím hardwaru PKCS #11, uvědomte si, že iKeycmd a iKeyman jsou 64bitové programy. Externí moduly vyžadované podporou PKCS #11 se načtou do 64bitového procesu, a proto musíte mít pro administraci na šifrovacím hardwaru nainstalovanou 64bitovou knihovnu PKCS #11. 32bitové platformy Windows a Linux x86 jsou jedinými výjimkami, neboť programy iKeyman a iKeycmd jsou na těchto platformách 32bitové.

#### **-certreq -extract**

Extrahování žádosti o certifikát z databáze žádostí o certifikát na šifrovací zařízení do souboru:

```
-certreq -extract -crypto module_name -tokenlabel token_label
```

```
-pw password -label label -target filename
```

Používáte-li certifikáty nebo klíče uložené na šifrovacím hardwaru PKCS #11, uvědomte si, že iKeycmd a iKeyman jsou 64bitové programy. Externí moduly vyžadované podporou PKCS #11 se načtou do 64bitového procesu, a proto musíte mít pro administraci na šifrovacím hardwaru nainstalovanou 64bitovou knihovnu PKCS #11. 32bitové platformy Windows a Linux x86 jsou jedinými výjimkami, neboť programy iKeyman a iKeycmd jsou na těchto platformách 32bitové.

### -certreq -list

Vypsát všechny žádosti o certifikát v databázi požadavků na certifikát na šifrovacím zařízení:

```
-certreq -list -crypto module_name -tokenlabel token_label  
-pw password
```

Používáte-li certifikáty nebo klíče uložené na šifrovacím hardwaru PKCS #11, uvědomte si, že iKeycmd a iKeyman jsou 64bitové programy. Externí moduly vyžadované podporou PKCS #11 se načtou do 64bitového procesu, a proto musíte mít pro administraci na šifrovacím hardwaru nainstalovanou 64bitovou knihovnu PKCS #11. 32bitové platformy Windows a Linux x86 jsou jedinými výjimkami, neboť programy iKeyman a iKeycmd jsou na těchto platformách 32bitové.

## Volby runmqckm a runmqakm

Tabulka voleb **runmqckm** a **runmqakm**, které lze zadat na příkazovém řádku.

**Poznámka:** Produkt IBM MQ nepodporuje algoritmy SHA-3 nebo SHA-5. Můžete použít názvy algoritmů digitálního podpisu SHA384WithRSA a SHA512WithRSA, protože oba algoritmy jsou členy řady SHA-2.

Názvy algoritmů digitálního podpisu SHA3WithRSA a SHA5WithRSA jsou zamítnuty, protože se jedná o zkrácený tvar SHA384WithRSA a SHA512WithRSA.

Význam volby může záviset na objektu a akci uvedené v příkazu.

Volba	Popis
-create, vytvořit	Volba pro vytvoření databáze klíčů.
-crypto	Název modulu pro správu kryptografického zařízení PKCS #11. Hodnota po -crypto je volitelná, pokud zadáte název modulu do souboru vlastností. Používáte-li certifikáty nebo klíče uložené na šifrovacím hardwaru PKCS #11, všimněte si, že iKeycmd a iKeyman jsou 32bitové programy. Externí moduly vyžadované pro podporu standardu PKCS #11 budou načteny do 32bitového procesu, proto musíte mít nainstalovanou 32bitovou knihovnu PKCS #11 pro administraci kryptografického hardwaru a musí tuto knihovnu zadat do adresáře iKeycmd nebo iKeyman. Platforma HP Itanium je jedinou výjimkou, protože program iKeyman je na platformě HP Itanium 64bitový.
-db	Plně kvalifikovaný název cesty databáze klíčů.
-default_cert	Nastaví certifikát jako výchozí certifikát. Hodnota může být yes nebo no. Standardní hodnota je no.
-dn	Rozlišovací jméno X.500. Hodnota je řetězec uzavřený ve dvojitých uvozovkách, například "CN=John Smith,O=IBM,OU=Test,C=GB". Všimněte si, že jsou požadovány atributy CN, O a C.



Tabulka 52. Volby, které lze použít s **runmqckm** a **runmqakm** (pokračování)

Volba	Popis
-šifrování	Síla šifrování použitá v příkazu exportu certifikátu. Hodnota může být strong nebo weak. Standardní hodnota je strong.
-expire	Čas vypršení platnosti ve dnech buď certifikátu, nebo hesla databáze. Předvolba je 365 dní pro heslo certifikátu. Pro heslo databáze není výchozí čas: použijte volbu -expire , abyste nastavili čas vypršení platnosti hesla databáze explicitně.
-file	Název souboru certifikátu nebo žádosti o certifikát.
-fips	určuje, že příkaz má být spuštěn v režimu FIPS. V režimu FIPS komponenta ICC používá algoritmy ověřené dle standardu FIPS 140-2. Pokud se komponenta ICC neinicializuje v režimu FIPS, příkaz <b>runmqakm</b> se nezdaří.
-format	Formát certifikátu. Hodnota může být ascii pro Base64_encoded ASCII nebo binary pro binární data DER. Standardní hodnota je ascii.
-label	Jmenovka připojená k certifikátu nebo požadavku na certifikát. Pokud se jedná o osobní certifikát používaný k identifikaci aplikace klienta nebo správce front produktu IBM MQ , musí štítek odpovídat nastavení certifikátu certifikátu produktu IBM MQ (CERTLABL). Další informace naleznete v tématu <a href="#">Štítky digitálního certifikátu</a> , základní informace o požadavcích.
-nový_formát	Nový formát databáze klíčů.
-new_label	Tato volba umožňuje import certifikátu s jiným popisem z označení zdrojové databáze pomocí certifikátu použitého v příkazu importu certifikátu. Pokud se jedná o osobní certifikát používaný k identifikaci aplikace klienta nebo správce front produktu IBM MQ , musí štítek odpovídat nastavení certifikátu certifikátu produktu IBM MQ (CERTLABL). Další informace naleznete v tématu <a href="#">Štítky digitálního certifikátu</a> , základní informace o požadavcích.
-nové_heslo	Nové heslo databáze.
-starý_formát	Starý formát databáze klíčů.
-pw	Heslo pro databázi klíčů nebo soubor PKCS #12 .
-secondaryDB	Název sekundární databáze klíčů pro operace zařízení PKCS #11 .
-secondaryDBpw	Heslo pro sekundární databázi klíčů pro operace zařízení PKCS #11 .
-showOID	Zobrazí úplný certifikát nebo žádost o certifikát.

Tabulka 52. Volby, které lze použít s **runmqckm** a **runmqakm** (pokračování)

Volba	Popis
-sig_alg	<p>Algoritmus hašování použitý při vytváření žádosti o certifikát, certifikátu podepsaného držitelem nebo podepsání certifikátu. Tento algoritmus hašování se používá k vytvoření podpisu přidruženého k nově vytvořenému certifikátu nebo požadavku na certifikát.</p> <p>Pro <b>runmqckm</b> může být hodnota MD2_WITH_RSA, MD2WithRSA, MD5_WITH_RSA, MD5WithRSA, SHA1WithDSA, SHA1WithRSA, SHA256_WITH_RSA, SHA256WithRSA, SHA2WithRSA, SHA384_WITH_RSA, SHA384WithRSA, SHA512_WITH_RSA, SHA512WithRSA, SHA_WITH_DSA, SHA_WITH_RSA, SHAWithDSA, nebo SHAWithRSA. Výchozí hodnota je SHA1WithRSA.</p> <p>For <b>runmqakm</b>, the value can be md5, MD5_WITH_RSA, MD5WithRSA, SHA_WITH_DSA, SHA_WITH_RSA, sha1, SHA1WithDSA, SHA1WithECDSA, SHA1WithRSA, sha224, SHA224_WITH_RSA, SHA224WithDSA, SHA224WithECDSA, SHA224WithRSA, sha256, SHA256_WITH_RSA, SHA256WithDSA, SHA256WithECDSA, SHA256WithRSA, SHA2WithRSA, sha384, SHA384_WITH_RSA, SHA384WithECDSA, SHA384WithRSA, sha512, SHA512_WITH_RSA, SHA512WithECDSA, SHA512WithRSA, SHAWithDSA, SHAWithRSA, EC_ecdsa_with_SHA1, EC_ecdsa_with_SHA224, EC_ecdsa_with_SHA256, EC_ecdsa_with_SHA384, or EC_ecdsa_with_SHA512. Výchozí hodnota je SHA1WithRSA.</p>
-size	<p>Velikost klíče.</p> <p>Pro <b>runmqckm</b> může být hodnota 512, 1024 nebo 2048. Výchozí hodnota je 1024 bitů.</p> <p>Pro <b>runmqakm</b> závisí hodnota na podpisový algoritmus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pro podpisový algoritmus RSA (výchozí algoritmus se používá, pokud není zadán žádný parametr -sig_alg), hodnota může být 512, 1024, 2048 nebo 4096. Velikost klíče RSA 512 bitů není povolena, je-li povolen parametr <b>-fips</b>. Výchozí velikost klíče RSA je 1024 bitů.</li> <li>• V případě algoritmů Elliptic Curve může hodnota být 256, 384 nebo 512. Výchozí velikost klíče Elliptic Curve závisí na podpisové algoritmu. Pro SHA256 je to 256; pro SHA384 je 384; a pro SHA512 je to 512.</li> </ul>
-stash	<p>Uschová heslo databáze klíčů do souboru.</p> <p><b>Poznámka:</b> <b>-stash</b> je platný v <b>-keydb -create</b> příkazy, aby bylo možné vytvořit soubor pro uložení obsahující heslo <b>runmqckm/runmqakm</b>.</p> <p>Vydáním příkazu \$ <b>runmqakm -help</b> se zobrazí pouze parametry nápovědy vysoké úrovně.</p>
<b>-stashed</b>	<p>Označuje, že heslo pro databázi klíčů je v souboru pro uložení.</p> <p><b>Poznámka:</b> Volba <b>-stashed</b> je platná při volání kromě příkazů <b>create-create</b>, <b>-keydb</b>. Pokud tuto volbu neuvědíte, musíte zadat heslo pomocí <b>-pw</b>.</p> <p>Kromě toho, pouze když instruujete příkaz, jaký druh akce provádíte, zobrazí se podrobná nápověda, která se zobrazí při zobrazení <b>-stashed</b>.</p>
-target	Cílový soubor nebo databáze.
-target_pw	Heslo pro databázi klíčů, pokud -target určuje databázi klíčů.

Tabulka 52. Volby, které lze použít s **runmqckm** a **runmqakm** (pokračování)

Volba	Popis
-target_type	Typ databáze určený operandem -target . Povolené hodnoty viz volba -type .
-tokenLabel	Označení šifrovacího zařízení PKCS #11 .
-trust	Stav důvěryhodnosti certifikátu CA. Hodnota může být enable nebo disable. Standardní hodnota je enable.
-type	Typ databáze. Hodnota může být některá z následujících: <ul style="list-style-type: none"> <li>• cms pro databázi klíčů CMS</li> <li>• pkcs12 pro soubor PKCS #12 .</li> </ul>
-x509version	Verze certifikátu X.509 , který má být vytvořen. Hodnota může být 1, 2 nebo 3. Výchozí hodnota je 3.
  -rfc3339	Tento parametr se používá k výstupu data ve formátu RFC 3339 pro příkaz runmqakm -cert -details , který má následující formát: <pre>Not Before : 2015-08-26T08:53:37Z Not After  : 2016-08-26T08:53:37Z</pre> Všimněte si, že se parametr <b>-rfc3339</b> musí objevit v příkazu po dalších parametrech: <pre>runmqakm -cert -details -db exampleDB -stashed -label certificatLabel -rfc3339</pre>

**Poznámka:** Vlastnosti dodávané s produktem IBM Global Secure Toolkit (GSKit) týkající se šifrování symetrického klíče -seckey v obslužném programu 'runmqckm' jsou ignorovány a nejsou podporovány produktem IBM MQ.

## chybové kódy runmqakm

Tabulka číselných chybových kódů vydaných příkazem runmqakm a jejich význam.

Kód chyby	Chybová zpráva
0	Úspěch
1	Došlo k neznámé chybě
2	Došlo k chybě kódování/dekódování ASN.1 .
3	Došlo k chybě při inicializaci kódovače/dekodéru ASN.1 .
4	Vyskytla se chyba kódování/dekódování ASN.1 kvůli indexu mimo rozsah nebo neexistujícím volitelnému poli.
5	Došlo k chybě databáze.
6	Vyskytla se chyba při otevírání databázového souboru, zkontrolujte existenci souboru a oprávnění.
7	Vyskytla se chyba během opakovaného otevírání databázového souboru.

<b>Kód chyby</b>	<b>Chybová zpráva</b>
8	Vytvoření databáze se nezdařilo.
9	Databáze již existuje.
10	Vyskytla se chyba během výmazu databázového souboru.
99,99%	Databázi nebylo možné otevřít.
12	Vyskytla se chyba během čtení databázového souboru.
13	Vyskytla se chyba během zápisu dat do databázového souboru.
14	Vyskytla se chyba ověření platnosti databáze.
15	Byla zjištěna neplatná verze databáze.
16	Bylo nalezeno neplatné heslo databáze.
17	Byl zjištěn neplatný typ databázového souboru.
18	Zadaná databáze byla poškozena.
19	Bylo zadáno neplatné heslo nebo došlo k manipulaci s databází klíčů nebo s nimi bylo poškozeno.
20	Vyskytla se chyba integrity záznamu klíče databáze.
21	V databázi již existuje duplicitní certifikát.
22	V databázi již existuje duplicitní klíč (ID záznamu).
23	Certifikát se stejným popiskem již v databázi klíčů existuje.
24	V databázi již existuje duplicitní klíč (podpis).
25	V databázi již existuje duplicitní klíč (nepodepsaný certifikát).
26	V databázi již existuje duplicitní klíč (Vydavatel a sériové číslo).
27	V databázi již existuje duplicitní klíč (informace o veřejném klíči subjektu).
28	V databázi již existuje duplicitní klíč (nepodepsaný CRL).
29	Popisek byl použit v databázi.
30	Vyskytla se chyba šifrování hesla.
31	Vyskytla se chyba související s protokolem LDAP. (Protokol LDAP není tímto programem podporován)
32	Vyskytla se kryptografická chyba.
33	Došlo k chybě šifrování/dešifrování.
34	Byl nalezen neplatný šifrovací algoritmus.
35	Při podepisování dat došlo k chybě.



<b>Kód chyby</b>	<b>Chybová zpráva</b>
36	Při ověřování dat došlo k chybě.
37	Vyskytla se chyba během výpočtu kódu digest dat.
38	Byl nalezen neplatný šifrovací parametr.
39	Byl zjištěn nepodporovaný šifrovací algoritmus.
40	Určená velikost vstupu je větší než podporovaná velikost modulu.
41	Byla nalezena nepodporovaná velikost modulu.
42	Vyskytla se chyba ověření platnosti databáze.
43	Ověření platnosti položky klíče se nezdařilo.
44	Existuje duplicitní pole rozšíření.
45	Verze klíče je nesprávná.
46	Požadované pole rozšíření neexistuje.
47	Období platnosti nezahrnuje dnešní den nebo nespadá do doby platnosti vydavatele
48	Období platnosti nezahrnuje dnešek, nebo nespadá do doby platnosti vydavatele.
49	Došlo k chybě při ověřování platnosti rozšíření použití soukromého klíče.
50	Vydavatel klíče nebyl nalezen.
51	Chybí požadované rozšíření certifikátu.
52	Bylo nalezeno neplatné rozšíření základního omezení.
53	Ověření podpisu klíče se nezdařilo.
54	Kořenový klíč klíče není důvěryhodný.
55	Klíč byl zrušen.
56	Došlo k chybě při ověřování platnosti rozšíření identifikátoru klíče oprávnění.
57	Došlo k chybě při ověřování platnosti rozšíření použití soukromého klíče.
58	Došlo k chybě při ověřování platnosti rozšíření alternativního názvu předmětu.
59	Došlo k chybě při ověřování platnosti rozšíření alternativního názvu vydavatele.
60	Došlo k chybě při ověřování platnosti rozšíření použití klíče.
61	Bylo nalezeno neznámé kritické rozšíření.
62	Došlo k chybě při ověřování platnosti položek páru klíčů.
63	Vyskytla se chyba během potvrzování platnosti CRL.

<b>Kód chyby</b>	<b>Chybová zpráva</b>
64	Vyskytla se chyba mutexu.
65	Byl nalezen neplatný parametr.
66	Byl zjištěn parametr null nebo chyba přidělení paměti.
67	Číslo nebo velikost je příliš velká nebo příliš malá.
68	Staré heslo je neplatné.
69	Nové heslo je neplatné.
70	Platnost hesla vypršela.
66	Vyskytla se chyba související s vláknem.
72	Došlo k chybě při vytváření podprocesů.
73	Vyskytla se chyba, když vlákno čekalo na ukončení.
74	Došlo k chybě I/O.
75	Vyskytla se chyba během načítání CMS.
76	Vyskytla se chyba související s kryptografickým hardwarem.
77	Inicializační rutina knihovny nebyla úspěšně zavolána.
78	Tabulka manipulátorů interní databáze je poškozena.
79	Došlo k chybě alokace paměti.
80	Byla nalezena nerozpoznaná volba.
81	Došlo k chybě při získávání informací o čase.
82	Došlo k chybě vytvoření mutexu.
72	Došlo k chybě při otevírání katalogu zpráv.
84	Došlo k chybě při otevírání katalogu chybových zpráv
85	Byl nalezen název souboru s hodnotou null.
86	Došlo k chybě při otevírání souborů, zkontrolujte existenci souboru a oprávnění.
87	Vyskytla se chyba během otevírání souborů ke čtení.
88	Vyskytla se chyba během otevírání souborů pro zápis.
89	Takový soubor neexistuje.
90	Soubor nelze otevřít vzhledem k jeho nastavení oprávnění.
91	Došlo k chybě při zápisu dat do souborů.
92	Při odstraňování souborů došlo k chybě.

<b>Kód chyby</b>	<b>Chybová zpráva</b>
93	Byla nalezena neplatná data Base64-encoded .
94	Byl nalezen neplatný typ zprávy Base64 .
95	Došlo k chybě při kódování dat pomocí pravidla kódování Base64 .
96	Došlo k chybě při dekódování dat Base64-encoded .
97	Došlo k chybě při získávání značky rozlišujícího názvu.
98	Požadované pole obecného názvu je prázdné.
99	Požadované pole názvu země nebo oblasti je prázdné.
100	Byl nalezen neplatný popisovač databáze.
101	Databáze klíčů neexistuje.
102	Databáze dvojic klíčů požadavku neexistuje.
103	Soubor hesel neexistuje.
104	Nové heslo je identické se starým.
105	V databázi klíčů nebyl nalezen žádný klíč.
106	Nebyl nalezen žádný klíč požadavku.
107	Nebyla nalezena žádná důvěryhodná certifikační autorita.
108	Pro certifikát nebyl nalezen žádný klíč požadavku.
109	V databázi klíčů není žádný soukromý klíč.
110	V databázi klíčů není žádný výchozí klíč.
111	V záznamu klíče není žádný soukromý klíč.
112	V záznamu klíče není žádný certifikát.
113	Neexistuje žádná položka CRL.
114	Byl nalezen neplatný název souboru databáze klíčů.
115	Byl nalezen nerozpoznaný typ soukromého klíče.
116	Byl nalezen neplatný vstup rozlišujícího názvu.
117	Nebyla nalezena žádná položka klíče, která má určenou jmenovku klíče.
118	Seznam jmenovek klíče byl poškozen.
119	Vstupní data nejsou platná data PKCS12 .
120	Heslo je neplatné, nebo byla data PKCS12 porušena nebo byla vytvořena s novější verzí PKCS12
121	Byl nalezen nerozpoznaný typ exportu klíče.

<b>Kód chyby</b>	<b>Chybová zpráva</b>
122	Byl nalezen nepodporovaný šifrovací algoritmus založený na hesle.
123	Vyskytla se chyba během převodu souboru klíčového řetězce do databáze klíčů CMS.
124	Vyskytla se chyba během převodu databáze klíčů CMS na soubor svazku klíčů.
125	Došlo k chybě při vytváření certifikátu pro žádost o certifikát.
126	Nelze sestavit úplný řetězec vydavatele.
127	Byla nalezena neplatná data WEBDB.
128	Neexistují žádná data k zápisu do souboru svazku klíčů.
129	Počet dní, které jste zadali, přesahuje povolené období platnosti.
130	Heslo je příliš krátké; musí se skládat z alespoň {0} znaků.
131	Heslo musí obsahovat alespoň jednu číselnou číslici.
132	Všechny znaky v hesle jsou buď abecední nebo numerické znaky.
133	Byl zadán nerozpoznaný nebo nepodporovaný algoritmus podpisu.
134	Byl zjištěn neplatný typ databáze.
135	Uvedená sekundární databáze klíčů je používána jiným zařízením PKCS#11 .
136	Nebyla zadána žádná sekundární databáze klíčů.
137	Návěští na zařízení PKCS#11 neexistuje.
138	Heslo požadované pro přístup k zařízení PKCS#11 .
139	Heslo není vyžadováno pro přístup k zařízení PKCS#11 .
140	Nelze načíst šifrovací knihovnu.
141	PKCS#11 není pro tuto operaci podporován.
142	Operace na zařízení PKCS#11 se nezdařila.
143	Uživatel LDAP není platný uživatel. (Protokol LDAP není tímto programem podporován)
144	Uživatel LDAP není platný uživatel. (Protokol LDAP není tímto programem podporován)
145	Dotaz LDAP se nezdařil. (Protokol LDAP není tímto programem podporován)
146	Byl nalezen neplatný řetěz certifikátů.
147	Kořenový certifikát není důvěryhodný.

<b>Kód chyby</b>	<b>Chybová zpráva</b>
148	Byl zjištěn odvolaný certifikát.
149	Funkce šifrovacího objektu selhala.
150	K dispozici není žádný zdroj dat seznamu odvolaných certifikátů (CRL).
151	K dispozici není žádný šifrovací token.
152	Režim FIPS není k dispozici.
153	Vyskytl se konflikt s nastavením režimu FIPS.
154	Zadané heslo neodpovídá minimální požadované síle.
200	Během inicializace programu došlo k selhání.
201	Tokenizace argumentů předaných do programu runmqakm selhala.
202	Objekt určený v příkazu není rozpoznáným objektem.
203	Předaná akce není známá akce -keydb.
204	Předaná akce není známá akce -cert.
205	Předaná akce není známá akce -certreq.
206	Pro požadovaný příkaz chybí značka.
207	Hodnota předaná se značkou -version není rozpoznána hodnota.
208	Hodnota předaná se značkou -size není rozpoznána hodnota.
209	Hodnota předaná v kombinaci s příznakem -dn není ve správném formátu.
210	Hodnota předaná ve značce -format není rozpoznána hodnota.
211	Při pokusu o otevření souboru došlo k chybě.
212	PKCS12 není v této fázi podporována.
213	Šifrovací token, na který se pokoušíte změnit heslo, není chráněn heslem.
214	PKCS12 není v této fázi podporována.
215	Zadané heslo neodpovídá minimální požadované síle.
216	Režim FIPS není k dispozici.
217	Počet dnů, které jste zadali jako datum vypršení platnosti, je mimo povolený rozsah.
218	Pevnost hesla selhala při minimálních požadavcích.
219	V požadované databázi klíčů nebyl nalezen žádný výchozí certifikát.
220	Byl zjištěn neplatný stav důvěryhodnosti.

Kód chyby	Chybová zpráva
221	Byl zjištěn nepodporovaný algoritmus podpisu. V této fázi jsou podporovány pouze MD5 a SHA1 .
222	PCKS11 není podporována pro tuto konkrétní operaci.
223	Předaná akce není známou náhodnou akcí.
224	Délka menší než nula není povolena.
225	Při použití příznaku -strong je minimální délka hesla 14 znaků.
226	Při použití příznaku -strong je maximální délka hesla 300 znaků.
227	Algoritmus MD5 není podporován, je-li v režimu FIPS.
228	Značka org. jednotky není podporována pro příkaz -cert -list. Tento atribut je přidán pro zpětnou kompatibilitu a potenciální budoucí vylepšení.
229	Hodnota přidružená ke značce -ca není rozpoznána. Hodnota musí být buď 'true', nebo 'false'.
230	Hodnota předaná ve značce -type je neplatná.
231	Hodnota předaná ve značce -expire je pod povoleným rozsahem.
232	Použitý šifrovací algoritmus nebo požadovaný šifrovací algoritmus není podporován.
233	Cíl již existuje.

## Příkazy CL produktu IBM MQ for IBM i

Seznam CL příkazů IBM MQ for IBM i seskupených podle typu příkazu:

- Příkazy ověřovacích informací
  - [CHGMQMAUTI](#), Změna ověřovacích informací IBM MQ
  - [CPYMQMAUTI](#), kopírování ověřovacích informací IBM MQ
  - [CRTMQMAUTI](#), Vytvořit ověřovací informace IBM MQ
  - [DLTMQMAUTI](#), odstranění ověřovacích informací IBM MQ
  - [DSPMQMAUTI](#), zobrazení ověřovacích informací IBM MQ
  - [WRKMQMAUTI](#), práce s ověřovacími informacemi produktu IBM MQ
- Příkazy oprávnění
  - [DSPMQMAUT](#), Zobrazení oprávnění k objektu IBM MQ
  - [GRMQMAUT](#), Udělení oprávnění k objektu IBM MQ
  - [RFRMQMAUT](#), Obnova oprávnění k objektu IBM MQ
  - [RVKMQMAUT](#), odvolání oprávnění k objektu IBM MQ
  - [WRKMQMAUT](#), Práce s oprávněním IBM MQ
  - [WRKMQMAUTD](#), Práce s daty oprávnění IBM MQ
- Příkazy zprostředkovatele

Následující příkazy neprovádějí žádné funkce a jsou poskytovány pouze pro kompatibilitu s předchozími vydáními produktu IBM MQ.

- [CLRMQMBRK](#), Vymazat IBM MQ zprostředkovatele
- [DLTMQMBRK](#), Výmaz zprostředkovatele IBM MQ
- [DSPMQMBRK](#), Zobrazení zprostředkovatele publikování/odběru IBM MQ
- [DSPMQMBRK](#), Zobrazení IBM MQ zprostředkovatele
- [ENDMQMBRK](#), Ukončení IBM MQ zprostředkovatele
- [STRMQMBRK](#), Spustit IBM MQ zprostředkovatele
- Příkazy kanálu
  - [CHGMQMCHL](#), Změna kanálu IBM MQ
  - [CPYMQMCHL](#), Kopírování IBM MQ kanálu
  - [CRTMQMCHL](#), Vytvořit kanál IBM MQ
  - [DLTMQMCHL](#), Výmaz kanálu IBM MQ
  - [DSPMQMCHL](#), Zobrazení kanálu IBM MQ
  - [ENDMQMCHL](#), Ukončit IBM MQ kanál
  - [PNGMQMCHL](#), Ping IBM MQ Kanál
  - [RSTMQMCHL](#), Resetovat kanál IBM MQ
  - [RSVMQMCHL](#), Vyřešit kanál IBM MQ
  - [STRMQMCHL](#), Spuštění kanálu IBM MQ
  - [STRMQMCHLI](#), Spuštění inicializátoru kanálu IBM MQ
  - [WRKMQMCHL](#), práce s IBM MQ kanály
  - [WRKMQMCHST](#), Práce se stavem kanálu IBM MQ
- Příkazy klastru
  - [RFRMQMCL](#), Obnova klastru IBM MQ
  - [RSMMQMCLQM](#), Obnovit IBM MQ správce front klastru
  - [RSTMQMCL](#), Resetovat klastr IBM MQ
  - [SPDMQMCLQM](#), pozastavení IBM MQ Cluster Queue Manager
  - [WRKMQMCL](#), práce s klastry IBM MQ
  - [WRKMQMCLQ](#), Práce s IBM MQ frontami klastru
- Příkazy příkazového serveru
  - [DSPMQMCSVR](#), Zobrazení příkazového serveru IBM MQ
  - [ENDMQMCSVR](#), Ukončení příkazového serveru IBM MQ
  - [STRMQMCSVR](#), Spuštění příkazového serveru IBM MQ
- Příkazy připojení
  - [ENDMQMCONN](#), Ukončení IBM MQ připojení
  - [WRKMQMCONN](#), práce s produktem IBM MQ Connections
- Příkaz ukončení převodu dat
  - [CVTMQMDDTA](#), Převést IBM MQ Typ dat
- Příkazy modulu listener
  - [CHGMQMLSR](#), Změna objektu listeneru IBM MQ
  - [CPYMQMLSR](#), kopírování objektu listeneru IBM MQ
  - [CRTMQMLSR](#), Vytvoření objektu listeneru IBM MQ
  - [DLTMQMMLSR](#), Výmaz objektu listeneru IBM MQ

- DSPMQMLSR, Zobrazení objektu listeneru IBM MQ
- ENDMQMLSR, Ukončit modul listener IBM MQ
- STRMQMLSR, Spuštění modulu listener IBM MQ
- WRKMQLSR, Práce s listenery IBM MQ
- Příkazy obnovy médií
  - RCDMQMIMG, Záznam obrazu objektu IBM MQ
  - RCRMQMOBJ, Re-create IBM MQ Objekt
  - WRKMQMTRN, Práce s transakcemi IBM MQ
- Příkaz názvu
  - DSPMQMOBJN, Zobrazení názvů objektů produktu IBM MQ
- Příkazy seznamu názvů
  - CHGMQMNL, Změna seznamu názvů IBM MQ
  - CPYMQMNL, Kopírování IBM MQ seznamu názvů
  - CRTMQMNL, Vytvoření seznamu názvů IBM MQ
  - DLTMQMNL, Výmaz seznamu názvů IBM MQ
  - DSPMQMNL, Zobrazení seznamu názvů IBM MQ
  - WRKMQMNL, Práce s IBM MQ seznamy názvů
- Příkazy procesů
  - CHGMQMPCR, Změna IBM MQ procesu
  - CPYMQMPCR, Kopírování IBM MQ Proces
  - CRTMQMPCR, Vytvoření procesu IBM MQ
  - DLTMQMPCR, odstranění procesu IBM MQ
  - DSPMQMPCR, Zobrazení procesu IBM MQ
  - WRKMQMPCR, práce s procesy IBM MQ
- Příkazy fronty
  - CHGMQMQR, Změna fronty IBM MQ
  - CLRMQMQR, Vymazat frontu IBM MQ
  - CPYMQMQR, Kopírovat frontu IBM MQ
  - CRTMQMQR, Vytvoření fronty IBM MQ
  - DLTMQMQR, Výmaz fronty IBM MQ
  - DSPMQMQR, Zobrazení fronty IBM MQ
  - WRKMQMMSG, Práce se zprávami IBM MQ
  - WRKMQMQR, Práce s frontami IBM MQ
  - WRKMQMQRSTS, Práce se stavem fronty IBM MQ
- Příkazy správce front
  - CCTMQM, připojení ke správci front zpráv
  - CHGMQM, Změna správce front zpráv
  - CRTMQM, Vytvoření správce front zpráv
  - DLTMQM, Výmaz správce front zpráv
  - DSCMQM, odpojení od správce front zpráv
  - DSPMQM, Zobrazení správce front zpráv
  - DSPMQMSTS, Zobrazení stavu správce front zpráv
  - ENDMQM, End Message Queue Manager, správce front ukončení zpráv



- **V 8.0.0.4** [RFRMQM](#), Obnova správce front zpráv
- [STRMQM](#), Spuštění správce front zpráv
- [STRMQMTRM](#), Spuštění monitoru spouštěčů IBM MQ
- [WRKMQM](#), Práce se správcem front zpráv
- Příkazy služeb
  - [CHGMQMSVC](#), Změna IBM MQ služby
  - [CPYMQMSVC](#), Kopírovat službu IBM MQ
  - [CRTMQMSVC](#), Vytvoření služby IBM MQ
  - [DLTMQMSVC](#), Výmaz služby IBM MQ
  - [DSPMQMSVC](#), Zobrazení služby IBM MQ
  - [ENDMQMSVC](#), Ukončení služby IBM MQ
  - [STRMQMSVC](#), Spuštění služby IBM MQ
  - [WRKMQMSVC](#), Práce se službami IBM MQ
- Příkazy odběrů
  - [CHGMQMSUB](#), Změna odběru IBM MQ
  - [CPYMQMSUB](#), Kopírování IBM MQ Subscription
  - [CRTMQMSUB](#), Vytvoření odběru IBM MQ
  - [DLTMQMSUB](#), Odstranit odběr IBM MQ
  - [DSPMQMSUB](#), Zobrazení odběru IBM MQ
  - [WRKMQMSUB](#), Práce s IBM MQ Subscription
- Příkazy tématu
  - [CHGMQMTOP](#), Změna tématu IBM MQ
  - [CLRMQMTOP](#), Vymazat téma IBM MQ
  - [CPYMQMTOP](#), Kopírovat téma IBM MQ
  - [CRTMQMTOP](#), Vytvoření tématu IBM MQ
  - [DLTMQMTOP](#), Odstranit téma IBM MQ
  - [DSPMQMTOP](#), Zobrazení tématu IBM MQ
  - [WRKMQMTOP](#), Práce s tématy IBM MQ
- Příkaz trasování
  - [TRCMQM](#), Trasování úlohy IBM MQ
- Příkazy SC produktu IBM MQ
  - [RUNMQSC](#), Spuštění příkazů produktu IBM MQSC
  - [STRMQMMMQSC](#), Spuštění příkazů produktu IBM MQSC
- IBM MQ Příkaz pro obslužnou rutinu fronty nedoručených zpráv
  - [STRMQMDLQ](#), Spuštění popisovače fronty IBM MQ nedoručitelných zpráv
- Informace o trase IBM MQ
  - [DSPMQMRTE](#), Zobrazení informací o trase IBM MQ
- Výpis konfigurace produktu IBM MQ
  - [Výpis konfigurace MQ \(DMPMQMCFG\)](#)
- IBM MQ Podrobnosti verze
  - [DSPMQMVER](#), Zobrazení verze IBM MQ

## Přidat informace o správci front (ADDMQMINF)

### Kde je povoleno spustit

Všechna prostředí (\*ALL)

### Bezpečnost podprocesů

Ano

Příkaz Přidání informací o správci front zpráv (ADDMQMINF) přidá informace o konfiguraci pro správce front. Příkaz se může použít například k vytvoření sekundární instance správce front přidáním odkazu na sdílená data správce front.

### Parametry

Klíčové slovo	Popis	Volby	Notes
<u>MQMNAME</u>	Název správce front zpráv	Hodnota znaku	Povinné, Poziční 1
<u>Předpona</u>	Předpona správce front	Hodnota znaku	Povinné, Poziční 2
<u>MQMDIR</u>	Adresář správce front	Hodnota znaku	Povinné, Poziční 3
<u>MQMLIB</u>	Knihovna správce front	Název	Povinné, Poziční 4
<u>DATAPATH</u>	Cesta k datům správce front	Hodnota znaku	Volitelné, Poziční 5

### Název správce front zpráv (MQMNAME)

Uvádí název správce front zpráv, pro kterého se mají přidat informace.

#### jméno-správce-front

Uveďte název správce front. Název může obsahovat až 48 znaků. Pokud systém používá dvoubajtovou znakovou sadu (DBCS), bude maximální počet znaků zredukován.

### Předpona správce front (PREFIX)

Uvádí předponu pro systém souborů správce front, například '/QIBM/UserData/mqm'

Možné hodnoty jsou:

#### queue-manager-directory-prefix

Předpona pro systém souborů správce front.

### Adresář správce front (MQMDIR)

Uvádí název adresáře pro systém souborů správce front. Ve většině případů bude stejný jako název správce front, pokud nebude název adresáře upraven, aby se zajistilo, že nebude obsahovat znaky, které nejsou v názvech adresářů povolené, nebo aby nedošlo ke kolizi s existujícím názvem adresáře.

Možné hodnoty jsou:

#### queue-manager-directory-name

Předpona pro systém souborů správce front. Název může obsahovat až 48 znaků. Pokud systém používá dvoubajtovou znakovou sadu (DBCS), bude maximální počet znaků zredukován.

### Knihovna správce front (MQMLIB)

Uvádí knihovnu, kterou použije správce front.

Možné hodnoty jsou:

## **název knihovny**

Uveďte knihovnu, kterou použije správce front.

## **Datová cesta správce front (DATAPATH)**

Uvádí úplnou cestu k adresáři pro data správce front. Tento parametr je volitelný a je-li uveden, přepisuje předponu a název adresáře datových souborů správců front. Typicky lze tento parametr použít k odkazování na data uložená ve frontě na síťovém systému souborů, jako je například NFSv4.

Možné hodnoty jsou:

### **cesta-k-datům-správce-front**

Uveďte cestu k datům, kterou má použít správce front.

## **Příklady**

Není

## **Chybové zprávy**

Neznámý

## **ADDMQMJRN (Přidání žurnálu správce front)**

### **Kde je povoleno spustit**

Všechna prostředí (\*ALL)

### **Bezpečnost podprocesů**

Ano

Příkaz Přidání žurnálů správce front (ADDMQMJRN) přidá žurnál správci front. Tento příkaz můžete použít například ke konfiguraci vzdálené replikace žurnálu, pro záložního správce front nebo pro správce front hromadných instancí.

## **Parametry**

<b>Klíčové slovo</b>	<b>Popis</b>	<b>Volby</b>	<b>Notes</b>
<u>MQMNAME</u>	Název správce front zpráv	<i>Hodnota znaku, *DFT</i>	Volitelné, Poziční 1
<u>JRN</u>	Žurnál správce front	<i>Hodnota znaku, *DFT</i>	Volitelné, Poziční 2
<u>RMTJNRDB</u>	Vzdálená relační databáze	Hodnota znaku	Volitelné, Poziční 3
<u>RMTJRNSTS</u>	Stav vzdáleného žurnálu	<b>*ACTIVE, *INACTIVE</b>	Volitelné, Poziční 4
<u>RMTJRNDLV</u>	Doručení vzdáleného žurnálu	<b>*SYNC, *ASYNC</b>	Volitelné, Poziční 5
<u>RMTJRNTIMO</u>	Limit sync. vzdál. žurnálů	1-3600, <b>*DFT</b>	Volitelné, Poziční 6

## **Název správce front zpráv (MQMNAME)**

Uvádí název správce front zpráv, přidruženého k žurnálu.

### **jméno-správce-front**

Uveďte název správce front. Název může obsahovat až 48 znaků. Pokud systém používá dvoubajtovou znakovou sadu (DBCS), bude maximální počet znaků zredukován.

## Žurnál správce front (JRN)

Uvádí název žurnálu, který se má vytvořit.

Možné hodnoty jsou:

### \* DFT

Název žurnálu zvolí systém. Pokud lokální žurnál správce front již v tomto systému existuje - použije se název existujícího místního žurnálu, jinak bude generován jedinečný název ve formátu AMQxJRN, kde x je znak v rozsahu 'A - Z'.

### jméno-žurnálu

Uvedte název žurnálu. Název může obsahovat až 10 znaků. Žurnálový zásobník bude pocházet z tohoto názvu žurnálu osekáním po čtvrtém znaku (nebo posledním znaku, pokud je název kratší než 4 znaky) a přidáním nul na konec. Pokud knihovna lokálního správce front již obsahuje lokální žurnál, musí jeho název odpovídat uvedenému. V knihovně správce front může existovat pouze jeden lokální žurnál. DLTMQM neodebere artefakty žurnálu z knihovny správce front, kromě těch, co mají předponu "AMQ".

## Vzdálená relační databáze (RMTJRNRDB)

Uvádí název položky adresáře relační databáze, která obsahuje název vzdáleného umístění cílového systému. Použijte příkaz WRKRDBDIRE k vyhledání existující položky nebo konfiguraci nové položky adresáře relační databáze cílového systému.

### relační-položka-adresáře-databáze

Uvedte název položky adresáře relační databáze. Název může obsahovat až 18 znaků.

## Stav vzdáleného žurnálu (RMTJRNSTS)

Uvádí, zda je vzdálený žurnál připraven na příjem záznamu žurnálu z lokálního žurnálu správce front.

Možné hodnoty jsou:

### \* AKTIVNÍ

Vzdálený žurnál je připraven na příjem záznamů žurnálu z lokálního žurnálu správce front. Replikace položek žurnálu začíná nejstarším lokálním žurnálem, požadovaným k provedení úplného obnovení média a restartování správce front. Pokud tyto body obnovy neexistují, replikace začne s momentálně připojeným lokálním žurnálovým zásobníkem.

### \* NEAKTIVNÍ

Vzdálený žurnál není připraven na příjem záznamů žurnálu z lokálního žurnálu správce front.

## Doručení vzdáleného žurnálu (RMTJRNDLV)

Uvádí, zda při aktivaci vzdáleného žurnálu jsou položky žurnálu replikovány synchronně nebo nesynchronně. Pozn.: Tento parametr je ignorován, pokud bylo uvedeno RMTJRNSTS(\*INACTIVE).

Možné hodnoty jsou:

### \* SYNCHRONIZACE

Vzdálený žurnál je replikován synchronně se žurnálem lokálního správce front.

### \* ASYNCHRONNÍ

Vzdálený žurnál je replikován asynchronně se žurnálem lokálního správce front.

## Limit sync. vzdál. Časový limit (RMTJRNTIMO)

Uvádí maximální dobu (v sekundách), po kterou se má čekat na odezvu ze vzdáleného systému při použití synchronní replikace se vzdáleným žurnálováním. Není-li odezva přijata ze vzdáleného systému během časového limitu, prostředí vzdáleného žurnálu se automaticky deaktivuje. Pozn.: Tento parametr je ignorován, pokud bylo uvedeno RMTJRNDLV(\*ASYN) nebo RMTJRNSTS(\*INACTIVE).

Možné hodnoty jsou:

### \* DFT

Systém používá výchozí hodnotu 60 sekund, po které se bude čekat na odezvu ze vzdáleného systému.

### 1-3600

Uveďte maximální počet sekund, po které se bude čekat na odezvu ze vzdáleného systému. Všimněte si, že tato volba je k dispozici pouze v operačních systémech IBM i V6R1M0 a novějších.

## Příklady

Není

## Chybové zprávy

Neznámý

## Připojení MQ (CCTMQM)

### Kde je povoleno spustit

Všechna prostředí (\*ALL)

### Bezpečnost podprocesů

Ano

Příkaz Connect Message Queue Manager (CCTMQM) neprovádí žádnou funkci a je poskytnut pouze pro kompatibilitu s předchozími vydáními IBM MQ a MQSeries.

## Parametry

Není

## Příklady

Není

## Chybové zprávy

Neznámý

## Změna správce front zpráv (CHGMQM)

### Kde je povoleno spustit

Všechna prostředí (\*ALL)

### Bezpečnost podprocesů

Ano

Příkaz Změna správce front zpráv (CHGMQM) mění uvedené atributy lokálního správce front.

## Parametry

Tabulka 53. Atributy správce front			
Klíčové slovo	Popis	Volby	Notes
<u>MQMNAME</u>	Název správce front zpráv	Hodnota znaku, *DFT	Volitelné, klíčové, Poziční 1
<u>Vynutit</u>	Vynutit	*NO, *YES	Volitelné, Poziční 2
<u>TEXT</u>	Textový 'popis'	Znaková hodnota, *BLANK, *SAME	Volitelné, Poziční 3

Tabulka 53. Atributy správce front (pokračování)

Klíčové slovo	Popis	Volby	Notes
<a href="#">TRGITV</a>	Interval spouštěče	0-999999999, <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 4
<a href="#">UDLMSGQ</a>	Fronta nedoručených zpráv	Hodnota znaku, *NONE, <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 5
<a href="#">DFTTMQ</a>	Výchozí přenosová fronta	Hodnota znaku, *NONE, <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 6
<a href="#">MAXHDL</a>	Maximální limit obsluhy	0-999999999, <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 7
<a href="#">MAXUMSG</a>	Maximum nepotvrzených zpráv	1-999999999, <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 8
<a href="#">AUTEVT</a>	Události autorizace povoleny	<b>*SAME</b> , *YES, *NO	Volitelné, Poziční 9
<a href="#">INHEVT</a>	Události blokování povoleny	<b>*SAME</b> , *YES, *NO	Volitelné, Poziční 10
<a href="#">LCLERREVT</a>	Lokální chybové události povoleny	<b>*SAME</b> , *YES, *NO	Volitelné, Poziční 11
<a href="#">RMTER_REVIE</a>	Vzdálené chybové události povoleny	<b>*SAME</b> , *YES, *NO	Volitelné, Poziční 12
<a href="#">PFREVT</a>	Události výkonu povoleny	<b>*SAME</b> , *YES, *NO	Volitelné, Poziční 13
<a href="#">STRSTPEVT</a>	Události spuštění a zastavení povoleny	<b>*SAME</b> , *YES, *NO	Volitelné, Poziční 14
<a href="#">CHAD</a>	Automatická definice kanálu	<b>*SAME</b> , *YES, *NO	Volitelné, Poziční 15
<a href="#">CHADEV</a>	Povoleny automatické události definice kanálu	<b>*SAME</b> , *YES, *NO	Volitelné, Poziční 16
<a href="#">CHADEXIT</a>	Uživatelský program definice automatického kanálu	Jednoduché hodnoty: <b>*SAME</b> , *NONE Další hodnoty: <i>Kvalifikovaný název objektu</i>	Volitelné, Poziční 17
	Kvalifikátor 1: Uživatelský program definice automatického kanálu	Název	
	Kvalifikátor 2: Knihovna	Název	
<a href="#">MAXMSG</a>	Maximální délka zprávy	32768-104857600, <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 18
<a href="#">CCSID</a>	Kódovaná znaková sada	<i>Celé číslo</i> , <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 19
<a href="#">CLWLDATA</a>	Data ukončení vytížení klastru	Hodnota znaku, <b>*SAME</b> , *NONE	Volitelné, Poziční 20

Tabulka 53. Atributy správce front (pokračování)

Klíčové slovo	Popis	Volby	Notes
<a href="#">CLWLEXIT</a>	Uživatelská procedura pracovní zátěže klastru	Jednoduché hodnoty: <b>*SAME</b> , *NONE Další hodnoty: <i>Kvalifikovaný název objektu</i>	Volitelné, Poziční 21
	Kvalifikátor 1: Ukončení pracovní zátěže klastru	Název	
	Kvalifikátor 2: Knihovna	Název	
<a href="#">CLWLLEN</a>	Délka ukončení vytížení klastru	0-999999999, <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 22
<a href="#">REPOS</a>	Název úložiště	<i>Hodnota znaku</i> , *NONE, <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 23
<a href="#">REPOSNL</a>	Seznam názvů úložišť	<i>Hodnota znaku</i> , *NONE, <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 24
<a href="#">SSLCRLNL</a>	Seznam názvů SSL CRL	<i>Hodnota znaku</i> , *NONE, <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 25
<a href="#">SSLKEYR</a>	Úložiště klíčů SSL	<i>Hodnota znaku</i> , *NONE, <b>*SAME</b> , *SYSTEM	Volitelné, Poziční 26
<a href="#">SSLKEYRPWD</a>	Heslo úložiště SSL	<i>Hodnota znaku</i> , *NONE, <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 27
<a href="#">SSLRSTCNT</a>	Počet resetování klíče SSL	0-999999999, <b>*SAME</b> , *NONE	Volitelné, Poziční 28
<a href="#">IPADDRV</a>	Protokol IP	<b>*SAME</b> , *IPv4, *IPv6	Volitelné, Poziční 29
<a href="#">CLWLMRUC</a>	Kanály vytížení klastru	0-999999999, <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 30
<a href="#">CLWLUSEQ</a>	Použití fronty vytížení klastru	<b>*SAME</b> , *LOCAL, *ANY	Volitelné, Poziční 31
<a href="#">LOGGEREVT</a>	Události obnovy protokolu povoleny	<b>*SAME</b> , *YES, *NO	Volitelné, Poziční 32
<a href="#">CHLEVT</a>	Události kanálu povoleny	<b>*SAME</b> , *YES, *NO, *EXCEPTION	Volitelné, Poziční 33
<a href="#">SSLEVT</a>	Události SSL povoleny	<b>*SAME</b> , *YES, *NO	Volitelné, Poziční 34
<a href="#">SCHINIT</a>	Řízení iniciátoru kanálu	<b>*SAME</b> , *QMGR, *MANUAL	Volitelné, Poziční 35
<a href="#">SCMDSERV</a>	Řízení příkazového serveru	<b>*SAME</b> , *QMGR, *MANUAL	Volitelné, Poziční 36
<a href="#">MONQ</a>	Monitorování fronty	<b>*SAME</b> , *NONE, *OFF, *LOW, *MEDIUM, *HIGH	Volitelné, Poziční 37
<a href="#">MONCHL</a>	Monitorování kanálu	<b>*SAME</b> , *NONE, *OFF, *LOW, *MEDIUM, *HIGH	Volitelné, Poziční 38
<a href="#">MONACLS</a>	Monitorování odesílatele klastru	<b>*SAME</b> , *QMGR, *NONE, *LOW, *MEDIUM, *HIGH	Volitelné, Poziční 39
<a href="#">STATMQI</a>	Statistiky správce front	<b>*SAME</b> , *OFF, *ON	Volitelné, Poziční 40

Tabulka 53. Atributy správce front (pokračování)

<b>Klíčové slovo</b>	<b>Popis</b>	<b>Volby</b>	<b>Notes</b>
<a href="#">STATQ</a>	Statistiky fronty	<b>*SAME</b> , *NONE, *OFF, *ON	Volitelné, Poziční 41
<a href="#">STATCHL</a>	Statistiky kanálu	<b>*SAME</b> , *NONE, *OFF, *LOW, *MEDIUM, *HIGH	Volitelné, Poziční 42
<a href="#">STATACLS</a>	Statistiky odesílatele klastru	<b>*SAME</b> , *QMGR, *NONE, *LOW, *MEDIUM, *HIGH	Volitelné, Poziční 43
<a href="#">STATINT</a>	Interval statistik	1-604800, <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 44
<a href="#">ACCTMQI</a>	MQI účtování	<b>*SAME</b> , *OFF, *ON	Volitelné, Poziční 45
<a href="#">ACCTQ</a>	Účtování fronty	<b>*SAME</b> , *NONE, *OFF, *ON	Volitelné, Poziční 46
<a href="#">ACCTINT</a>	Interval účtování	1-604800, <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 47
<a href="#">ACCTCONO</a>	Přepis účtování	<b>*SAME</b> , *ENABLED, *DISABLED	Volitelné, Poziční 48
<a href="#">ROUTEREC</a>	Záznam přenosových tras	<b>*SAME</b> , *MSG, *QUEUE, *DISABLED	Volitelné, Poziční 49
<a href="#">ACTIVREC</a>	Záznam aktivity	<b>*SAME</b> , *MSG, *QUEUE, *DISABLED	Volitelné, Poziční 50
<a href="#">MAXPROPLEN</a>	Maximální délka dat vlastnosti	0-104857600, <b>*SAME</b> , *ANY	Volitelné, Poziční 51
<a href="#">MARKINT</a>	Interval prohlížení a označení zpráv	0-999999999, <b>*SAME</b> , *ANY	Volitelné, Poziční 52
<a href="#">PSRTCNT</a>	Max. opak. zpráv publ/odběru	0-999999999, <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 53
<a href="#">PSNPMMSG</a>	Zpráva NPM publ/odběru	<b>*SAME</b> , *DISCARD, *KEEP	Volitelné, Poziční 54
<a href="#">PSNPMRES</a>	Odezva zpráv NPM publ/odběru	<b>*SAME</b> , *NORMAL, *SAFE, *DISCARD, *KEEP	Volitelné, Poziční 55
<a href="#">PSSYNCP</a>	Synchronizační bod publ/odběru	<b>*SAME</b> , *YES, *IFPER	Volitelné, Poziční 56
<a href="#">PSMODE</a>	Řízení stroje publ/odběru	<b>*SAME</b> , *ENABLED, *DISABLED, *COMPATIBLE	Volitelné, Poziční 57
<a href="#">TREELIFE</a>	Doba životnosti stromu tématu	0-604000, <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 58
<a href="#">CFGEVT</a>	Povolené události konfigurace	<b>*SAME</b> , *YES, *NO	Volitelné, Poziční 59
<a href="#">CMDEVT</a>	Povolené události příkazů	<b>*SAME</b> , *YES, *NO, *NODSP	Volitelné, Poziční 60
<a href="#">ACTVTRC</a>	Trasování aktivity	<i>Hodnota znaku</i> , *ON, <b>*SAME</b> , *OFF	Volitelné, Poziční 61



Tabulka 53. Atributy správce front (pokračování)

Klíčové slovo	Popis	Volby	Notes
<u>ACTVCONO</u>	Potlačit trasování aktivity	Hodnota znaku, *DISABLED, *SAME, *ENABLED	Volitelné, Poziční 62
<u>CHLAUTH</u>	Ověření kanálu	Hodnota znaku, *DISABLED, *SAME, *ENABLED	Volitelné, Poziční 63
<u>Vlastní</u>	Vlastní atribut	Hodnota znaku, *NONE, *SAME, 128 znaků	Volitelné, Poziční 64
<u>DFTCLXQ</u>	Výchozí typ přenosové fronty klastru	*SAME, *SCTQ, *CHANNEL	Volitelné, Poziční 65
<u>CERTLABL</u>	Popisek certifikátu	*SAME, *DFT	Volitelné, Poziční 66
<u>REVDNS</u>	Zpětné vyhledání názvu hostitele	*SAME, *DISABLED, *ENABLED	Volitelné, Poziční 67
<u>CONNAUTH</u>	Objekt ověření připojení	*SAME, *NONE, 48 znaků řetězce	Volitelné, Poziční 68

## Název správce front zpráv (MQMNAME)

Uvádí název správce front zpráv.

Možné hodnoty jsou:

### \* DFT

Použít výchozího správce front.

### jméno-správce-front

Uvedte název správce front. Název může obsahovat až 48 znaků. Pokud systém používá dvoubajtovou znakovou sadu (DBCS), bude maximální počet znaků zredukován.

## Vynutit (FORCE)

Uvádí, zda by mělo být vynuceno dokončení příkazu, pokud jsou obě následující podmínky pravdivé:

- Je uvedeno DFTTMQ.
- Aplikace má otevřenou vzdálenou frontu, jejíž rozpoznání bude touto změnou ovlivněno.

Možné hodnoty jsou:

### \*NO

Pokud bude otevřená vzdálená fronta ovlivněna, příkaz selže.

### \*YES

Dokončení příkazu je vynuceno.

## Text 'description' (TEXT)

Uvádí text, který stručně popisuje definici správce front.

Možné hodnoty jsou:

### \* STEJNÉ

Atribut se nemění.

### \* PRÁZDNÝ

Text je nastavený na prázdný řetězec.

## description

Uveďte maximálně 64 znaků uzavřených v apostrofech.

**Pozn.:** Délka pole je 64 bajtů a maximální počet znaků se sníží, pokud systém používá dvoubajtovou znakovou sadu (DBCS).

## Interval spouštěče (TRGITV)

Uvádí časový interval spouštěče v milisekundách, který se použije s frontami, které mají uvedeno TRGTYPE(\*FIRST).

Když je uvedeno TRGTYPE(\*FIRST), tak příjem zprávy na dříve prázdné frontě způsobí generování zprávy spouštěče. Jakékoli další zprávy, které budou v uvedeném intervalu na frontě přijaty, nezpůsobí generování další zprávy spouštěče.

Možné hodnoty jsou:

### \* STEJNÉ

Atribut se nemění.

### intervalová hodnota

Uveďte hodnotu v rozsahu od 0 do 999999999.

## Nedoručená fronta zpráv (UDLMSGQ)

Uvádí název lokální fronty, která se použije pro nedoručené zprávy. Zprávy jsou do této fronty vkládány, pokud je nebylo možné přeměřovat do jejich správného místa určení.

Možné hodnoty jsou:

### \* STEJNÉ

Atribut se nemění.

### \* ŽÁDNÉ

Neexistuje žádná fronta nedoručených zpráv. Atribut je nastaven na prázdný řetězec.

### nedoručené-jméno-fronty-zpráv

Uveďte název lokální fronty, která se použije jako fronta nedoručených zpráv.

## Výchozí přenosová fronta (DFTTMQ)

Uvádí název lokální přenosové fronty, která se použije jako výchozí přenosová fronta. Zprávy přenesené do vzdáleného správce front jsou do výchozí přenosové fronty vloženy, pokud pro jejich místo určení není definována žádná přenosová fronta.

Možné hodnoty jsou:

### \* STEJNÉ

Atribut se nemění.

### \* ŽÁDNÉ

Neexistuje žádná výchozí přenosová fronta. Atribut je nastaven na prázdný řetězec.

### výchozí-název-přenosové-fronty-přenosu

Uveďte název lokální přenosové fronty, která se použije jako výchozí přenosová fronta.

## Maximální limit manipulátorů (MAXHDL)

Uvádí maximální počet ovladačů, které může mít jakákoli úloha současně otevřená.

Možné hodnoty jsou:

### \* STEJNÉ

Atribut se nemění.

### maximum-handle-limit

Uveďte hodnotu v rozsahu od 0 do 999999999.

## Maximum nepotvrzených zpráv (MAXUMSG)

Uvádí maximální počet nepotvrzených zpráv. To znamená:

- Počet zpráv, které mohou být načteny, plus
- Počet zpráv, které mohou být vloženy, plus
- Jakékoli zprávy spouštěče a sestav, generované uvnitř této jednotky práce pod každým synchronizačním bodem.

Tento limit se nepoužije pro zprávy, které jsou načteny nebo vloženy mimo synchronizační bod.

Možné hodnoty jsou:

### \* STEJNÉ

Atribut se nemění.

### maximum-nepotvrzená-zpráva

Uveďte hodnotu v rozsahu od 1 do 999999999.

## Povolené události autorizace (AUTEVT)

Uvádí, zda jsou generovány události autorizace (neautorizované).

Možné hodnoty jsou:

### \* STEJNÉ

Atribut se nemění.

### \*NO

Události autorizace nejsou generovány.

### \*YES

Události autorizace jsou generovány.

## Blokování událostí povoleno (INHEVT)

Uvádí, zda jsou generovány blokovací události.

Možné hodnoty jsou:

### \* STEJNÉ

Atribut se nemění.

### \*NO

Blokovací události nejsou generovány.

### \*YES

Blokovací události jsou generovány.

## Povoleny lokální chybové události (LCLERREVT)

Uvádí, zda jsou generovány události lokální chyby.

Možné hodnoty jsou:

### \* STEJNÉ

Atribut se nemění.

### \*NO

Události lokální chyby nejsou generovány.

### \*YES

Události lokální chyby jsou generovány.

## Události vzdálené chyby povoleny (RMTERREVT)

Uvádí, zda jsou generovány události vzdálené chyby.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\*NO**

Události vzdálené chyby nejsou generovány.

**\*YES**

Události vzdálené chyby jsou generovány.

### **Povolené události výkonu (PFREVT)**

Uvádí, zda jsou generovány události výkonu.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\*NO**

Události výkonu nejsou generovány.

**\*YES**

Události výkonu jsou generovány.

### **Povolené spuštění a zastavení událostí (STRSTPEVT)**

Uvádí, zda jsou generovány události spuštění a zastavení.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\*NO**

Události spuštění a zastavení nejsou generovány.

**\*YES**

Události spuštění a zastavení jsou generovány.

### **Automatická definice kanálu (CHAD)**

Uvádí, zda jsou kanály příjemce a připojení serveru automaticky definovány.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\*NO**

Kanály příjemce a připojení serveru nejsou automaticky definovány.

**\*YES**

Kanály příjemce a připojení serveru jsou automaticky definovány.

### **Povoleny automatické události definice kanálu (CHADEV)**

Uvádí, zda jsou generovány události automatické definice kanálu.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\*NO**

Události automatické definice kanálu nejsou generovány.

**\*YES**

Události automatické definice kanálu jsou generovány.

**Ukončovací program automatické definice kanálu (CHADEXIT)**

Uvádí vstupní bod programu, který se má volat jako ukončení automatické definice zprávy.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\* ŽÁDNÉ**

Není vyvoláno žádné ukončení automatické definice kanálu.

**název-výstupu-definice-kanálu**

Uveďte název programu ukončení definice kanálu.

**jméno-knihovny**

Uveďte název knihovny obsahující program ukončení. Tento parametr musí být přítomen, pokud je uveden název programu ukončení a pokud nejsou povoleny hodnoty \*LIBL a \*CURLIB.

**Maximální délka zprávy (MAXMSGL)**

Uvádí maximální délku zprávy pro zprávy (v bajtech) povolené na frontách pro tohoto správce front.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**maximální-délka-zprávy**

Určit hodnotu v bajtech, v rozsahu od 32 KB do 100 MB.

**Kódovaná znaková sada (CCSID)**

Identifikátor kódované znakové sady pro správce front.

CCSID je identifikátor použitý se všemi poli řetězce znaků použitými rozhraním API. Pro data aplikace nesená v textu zpráv se nepoužívá, dokud je CCSID v deskriptoru zpráv nastaveno na hodnotu MQCCSI\_Q\_MGR, když je zpráva vložena do fronty.

Pokud použijete toto klíčové slovo ke změně CCSID, aplikace spuštěné při použití změny dále používají původní CCSID. Než pokračujete, musíte zastavit a restartovat všechny spuštěné aplikace. To se týká i příkazového serveru a programů kanálu. Doporučuje se, abyste po provedení změny zastavili a restartovali správce front.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**číslo**

Uveďte hodnotu v rozsahu od 1 do 65535. Hodnota musí reprezentovat identifikátor kódované znakové sady (CCSID), který systém dokáže rozpoznat.

**Data uživatelské procedury pracovní zátěže klastru (CLWLDATA)**

Uvádí data ukončení vytížení klastru (maximální délka 32 znaků).

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\* ŽÁDNÉ**

Data ukončení vytížení klastru nejsou uvedena.

### **cluster-workload-exit-data**

Tato data jsou odeslána ukončení vytížení klastru při jeho volání.

### **Ukončení pracovní zátěže klastru (CLWLEXIT)**

Uvádí vstupní bod programu, který se má volat jako ukončení vytížení klastru.

Možné hodnoty jsou:

#### **\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

#### **\* ŽÁDNÉ**

Není vyvoláno žádné ukončení vytížení klastru.

### **cluster-workload-exit**

Když uvedete ukončení vytížení klastru, musíte uvést úplný název. V této instanci nejsou povoleny knihovny definované jako \*LIBL a \*CURLIB.

### **Délka dat ukončení pracovní zátěže klastru (CLWLLEN)**

Maximální počet bajtů dat zprávy, odeslaných ukončení vytížení klastru.

Možné hodnoty jsou:

#### **\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

### **cluster-workload-exit-data-length**

Určit hodnotu v bajtech, v rozsahu od 0 do 999999999.

### **Název úložiště (REPOS)**

Název klastru, pro který tento správce front poskytuje službu správce úložiště.

Pokud není parametr REPOSNL prázdný, musí být tento parametr prázdný.

Možné hodnoty jsou:

#### **\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

#### **\* ŽÁDNÉ**

Klastr není zadán.

### **ClusterName**

Maximální délka je 48 znaků v souladu s pravidly pro pojmenování objektů IBM MQ .

### **Seznam názvů úložiště (REPOSNL)**

Název seznamu názvů klastrů, pro který tento správce front poskytuje službu správce úložiště.

Pokud není parametr REPOS prázdný, musí být tento parametr prázdný.

Možné hodnoty jsou:

#### **\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

#### **\* ŽÁDNÉ**

Seznam názvů klastrů není zadán.

### **seznam názvů**

Název seznamu názvů.

## Seznam názvů SSL CRL (SSLCRLNL)

Název seznamu názvů objektů authinfo, který tento správce front používá ke kontrole stavu certifikátu.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\* ŽÁDNÉ**

Seznam názvů objektů authinfo není zadán.

**seznam názvů**

Název seznamu názvů.

## Úložiště klíčů SSL (SSLKEYR)

Umístění úložiště klíčů pro tohoto správce front.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\* SYSTÉM**

Správce front používá úložiště klíčů \*SYSTEM. Nastavení úložiště SSLKEYR na tuto hodnotu způsobí, že je správce front registrován jako aplikace pro produkt Digital Certificate Manager. Prostřednictvím produktu Digital Certificate Manager můžete pro správce front přiřadit libovolný certifikát klienta nebo serveru v úložišti \*SYSTEM. Pokud zadáte tuto hodnotu, nevyžaduje se, abyste nastavili heslo úložiště klíčů (SSLKEYRPWD).

**\* ŽÁDNÉ**

Úložiště klíčů není uvedeno.

**název\_souboru**

Umístění úložiště klíčů. Pokud uvedete tuto hodnotu, musíte se ujistit, že úložiště klíčů obsahuje správně označený digitální certifikát a také nastaví heslo úložiště klíčů (SSLKEYRPWD), chcete-li povolit kanály pro přístup k úložišti klíčů. Další podrobnosti naleznete v příručce zabezpečení produktu IBM MQ .

## Heslo úložiště SSL (SSLKEYRPWD)

Heslo úložiště klíčů pro tohoto správce front.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\* ŽÁDNÉ**

Heslo úložiště klíčů není uvedeno.

**heslo**

Heslo úložiště klíčů.

## Počet resetování klíčů SSL (SSLRSTCNT)

Uvádí, kdy agenti MCA kanálu SSL, kteří zahajují komunikaci, resetují tajný klíč použitý pro šifrování na kanálu. Hodnota reprezentuje celkový počet nezašifrovaných bajtů, které jsou odeslány a přijaty na kanálu před novým vyjednáváním tajného klíče. Počet bajtů zahrnuje řídicí informaci odeslanou agentem oznamovacího kanálu.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

### **\* ŽÁDNÉ**

Nové vyjednání tajného klíče je znepřístupněno.

### **klíč-reset-byte-count**

Určit hodnotu v bajtech, v rozsahu od 0 do 999999999. Hodnota 0 označuje, že je nové vyjednání tajného klíče znepřístupněno.

## **Protokol IP (IPADDRV)**

Protokol IP, který se má použít pro připojení kanálu.

Tento atribut je platný pouze pro systémy povolené jak pro IPv4, tak pro IPv6. Atribut ovlivňuje kanály s TRPTYPE definovaným jako TCP, je-li CONNAME definován jako název hostitele, který se vyřeší jak na IPv4, tak i na adresu IPv6 a jedna z následujících možností je pravdivá:

- Není zadáno LOCLADDR.
- LOCLADDR také interpretuje jak IPv4, tak i adresu IPv6.

Možné hodnoty jsou:

### **\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

### **\*IPv4**

Je použit zásobník IPv4.

### **\*IPv6**

Je použit zásobník IPv6.

## **Kanály pracovní zátěže klastru (CLWLMRUC)**

Uvádí maximální počet naposledy používaných kanálů klastru, který se má uvážit pro použití algoritmem volby vytížení klastru.

Možné hodnoty jsou:

### **\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

### **maximum-cluster-workload-channels**

Uveďte hodnotu v rozsahu od 0 do 999999999.

## **Použití fronty pracovní zátěže klastru (CLWLUSEQ)**

Určuje chování operace MQPUT, pokud má cílová fronta lokální instanci a alespoň jednu vzdálenou instanci klastru. Pokud vložení pochází z kanálu klastru, tak se tento atribut nepoužije. Tato hodnota se používá pro fronty, kde hodnota CLWLUSEQ je \*QMGR.

Možné hodnoty jsou:

### **\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

### **\* LOKÁLNÍ**

Lokální fronta bude jediný cíl příkazu MQPUT.

### **\* ANY**

Správce front bude lokální frontu považovat za jinou instanci fronty klastru pro účely distribuce vytížení.

## **Povolené události zotavení protokolu (LOGGEREVT)**

Uvádí, zda jsou generovány události nápravy protokolu.

Možné hodnoty jsou:



**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\*NO**

Události nápravy protokolu nejsou generovány.

**\*YES**

Události nápravy protokolu jsou generovány.

### **Povoleny události kanálu (CHLETT)**

Uvádí, zda jsou generovány události kanálu.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\*NO**

Události kanálu nejsou generovány.

**\* VÝJIMKA**

Jsou generovány výjimečné události kanálu.

Jsou generovány pouze následující události kanálu:

- MQR\_CHANNEL\_ACTIVATED
- MQR\_CHANNEL\_CONV\_ERROR
- MQR\_CHANNEL\_NOT\_ACTIVATED
- MQR\_CHANNEL\_STOPPED

Události kanálu jsou vydány s následujícími kvalifikátory příčiny:

- MQR\_CHANNEL\_STOPPED\_ERROR
- MQR\_CHANNEL\_STOPPED\_RETRY
- MQR\_CHANNEL\_STOPPED\_DISABLED
- MQR\_CHANNEL\_STOPPED\_BY\_USER

**\*YES**

Jsou generovány všechny události kanálu.

Kromě událostí kanálu generovaných parametrem \*EXCEPTION se generují také tyto události kanálu:

- MQR\_CHANNEL\_STARTED
- MQR\_CHANNEL\_STOPPED

s následujícím kvalifikátorem důvodu:

- MQR\_CHANNEL\_STOPPED\_OK

### **Události SSL povoleny (SSLETT)**

Uvádí, zda jsou generovány události SSL.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\*NO**

Události SSL nejsou generovány.

**\*YES**

Události SSL jsou generovány.

Je generována následující událost:

- MQRC\_CHANNEL\_SSL\_ERROR

### **Ovládací prvek inicializátoru kanálu (SCHINIT)**

Uvádí řízení inicializátoru kanálu.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\* QMGR**

Spustit a zastavit iniciátor kanálu pomocí správce front.

**\* RUČNÍ**

Nespouštět inicializátor kanálu automaticky pomocí správce kanálu.

### **Řízení serveru příkazů (SCMDSERV)**

Uvádí řízení příkazového serveru.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\* QMGR**

Spustit a zastavit příkazový server pomocí správce front.

**\* RUČNÍ**

Nespouštět příkazový server automaticky pomocí správce kanálu.

### **Monitorování fronty (MONQ)**

Ovládá shromažďování online monitorovacích dat pro fronty.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\* ŽÁDNÉ**

Online monitorovací data jsou zpřístupněna bez ohledu na nastavení atributu fronty MONQ.

**\* VYPNUTO**

Shromažďování monitorovacích dat je vypnuto pro fronty, které v atributu fronty MOMQ uvádí \*QMGR.

**\* NÍZKÉ**

Shromažďování monitorovacích dat je zapnuto s nízkým poměrem shromažďování dat pro fronty, které v atributu fronty MOMQ uvádí \*QMGR.

**\* STŘEDNÍ**

Shromažďování monitorovacích dat je zapnuto se středním poměrem shromažďování dat pro fronty, které v atributu fronty MOMQ uvádí \*QMGR.

**\* VYSOKÁ**

Shromažďování monitorovacích dat je zapnuto s vysokým poměrem shromažďování dat pro fronty, které v atributu fronty MOMQ uvádí \*QMGR.

### **Monitorování kanálu (MONCHL)**

Ovládá shromažďování online monitorovacích dat pro kanály.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

#### **\* ŽÁDNÉ**

Online monitorovací data jsou znepřístupněna bez ohledu na nastavení atributu kanálu MONCHL.

#### **\* VYPNUTO**

Shromažďování monitorovacích dat je vypnuto pro kanály, které v atributu kanálu MONCHL uvádí 'QMGR'.

#### **\* NÍZKÉ**

Shromažďování monitorovacích dat je zapnuto s nízkým poměrem shromažďování dat pro kanály, které v atributu fronty MONCHL uvádí \*QMGR.

#### **\* STŘEDNÍ**

Shromažďování monitorovacích dat je zapnuto se středním poměrem shromažďování dat pro kanály, které v atributu fronty MONCHL uvádí \*QMGR.

#### **\* VYSOKÁ**

Shromažďování monitorovacích dat je zapnuto s vysokým poměrem shromažďování dat pro kanály, které v atributu fronty MONCHL uvádí \*QMGR.

### **Monitorování odesílatele klastru (MONACLS)**

Ovládá shromažďování online monitorovacích dat pro automaticky definované kanály odesílatele klastru. Možné hodnoty jsou:

#### **\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

#### **\* ŽÁDNÉ**

Online monitorovací data pro automaticky definované kanály odesílatele klastru jsou znepřístupněna.

#### **\* QMGR**

Shromažďování online monitorovacích dat je zděděno z nastavení atributu MONCHL v objektu QMGR.

#### **\* NÍZKÉ**

Shromažďování monitorovacích dat je zapnuto s nízkým poměrem shromažďování dat pro automaticky definované kanály odesílatele klastru.

#### **\* STŘEDNÍ**

Shromažďování monitorovacích dat je zapnuto se středním poměrem shromažďování dat pro automaticky definované kanály odesílatele klastru.

#### **\* VYSOKÁ**

Shromažďování monitorovacích dat je zapnuto s vysokým poměrem shromažďování dat pro automaticky definované kanály odesílatele klastru.

### **Statistika správce front (STATMQI)**

Ovládá shromažďování informací o monitorování statistiky pro správce front. Možné hodnoty jsou:

#### **\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

#### **\* VYPNUTO**

Shromažďování dat pro statistiku MQ je znepřístupněno.

#### **\* ZAPNUTO**

Shromažďování dat pro statistiku MQ je zpřístupněno.

### **Statistika front (STATQ)**

Ovládá shromažďování statistických dat pro fronty. Možné hodnoty jsou:

#### **\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\* ŽÁDNÉ**

Shromažďování dat pro statistiku fronty je zpřístupněno pro všechny fronty bez ohledu na nastavení atributu fronty STATQ.

**\* VYPNUTO**

Shromažďování statistických dat je vypnuto pro fronty, které v atributu fronty STATQ uvádí \*QMGR.

**\* ZAPNUTO**

Shromažďování statistických dat je zapnuto pro fronty, které v atributu fronty STATQ uvádí \*QMGR.

### **Statistika kanálů (STATCHL)**

Ovládá shromažďování statistických dat kanály. Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\* ŽÁDNÉ**

Shromažďování dat pro statistiku fronty je zpřístupněno pro všechny kanály bez ohledu na nastavení atributu kanálu STATCHL.

**\* VYPNUTO**

Shromažďování statistických dat je vypnuto pro kanály, které v atributu kanálu STATCHL uvádí \*QMGR.

**\* NÍZKÉ**

Shromažďování statistických dat je zapnuto s nízkým poměrem shromažďování dat pro kanály, které v atributu fronty STATCHL uvádí \*QMGR.

**\* STŘEDNÍ**

Shromažďování statistických dat je zapnuto se středním poměrem shromažďování dat pro kanály, které v atributu fronty STATCHL uvádí \*QMGR.

**\* VYSOKÁ**

Shromažďování statistických dat je zapnuto s vysokým poměrem shromažďování dat pro kanály, které v atributu fronty STATCHL uvádí \*QMGR.

### **Statistika odesílatele klastru (STATACLS)**

Ovládá shromažďování statistických dat pro automaticky definované kanály odesílatele klastru. Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\* ŽÁDNÉ**

Shromažďování statistických dat pro automaticky definované kanály odesílatele klastru je zpřístupněno.

**\* NÍZKÉ**

Shromažďování statistických dat pro automaticky definované kanály odesílatele klastru je zpřístupněno s nízkým poměrem shromažďování dat.

**\* STŘEDNÍ**

Shromažďování statistických dat pro automaticky definované kanály odesílatele klastru je zpřístupněno se středním poměrem shromažďování dat.

**\* VYSOKÁ**

Shromažďování statistických dat pro automaticky definované kanály odesílatele klastru je zpřístupněno s vysokým poměrem shromažďování dat.

### **Interval statistiky (STATINT)**

Jak často (v sekundách) jsou monitorovací data statistiky zapisována do fronty monitorování.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**statistics-interval**

Uveďte hodnotu v rozsahu od 1 do 604800.

### **Evidence MQI (ACCTMQI)**

Ovládá shromažďování informací o účtu pro data MQI. Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\* VYPNUTO**

Shromažďování dat účtování rozhraní API je vypnuto.

**\* ZAPNUTO**

Shromažďování dat účtování rozhraní API je zapnuto.

### **Účtování fronty (ACCTQ)**

Ovládá shromažďování informací o účtu pro fronty. Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\* ŽÁDNÉ**

Shromažďování dat účtování pro fronty je zneprístupněno a nelze přepsat pomocí atributu fronty ACCTQ.

**\* VYPNUTO**

Shromažďování dat účtování je vypnuto pro fronty, které v atributu fronty ACCTQ uvádí \*QMGR.

**\* ZAPNUTO**

Shromažďování dat účtování je zapnuto pro fronty, které v atributu fronty ACCTQ uvádí \*QMGR.

### **Interval evidence (ACCTINT)**

Po kolika sekundách jsou zapsány zprostředkující záznamy účtování.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**accounting-interval**

Uveďte hodnotu v rozsahu od 1 do 604800.

### **Přepsání účtování (ACCTCONO)**

Zda mohou aplikace přepsat nastavení hodnot ACCTMQI a ACCTQ v attributech QMGR. Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\* POVOLENO**

Aplikace mohou přepsat nastavení ACCTMQI a ACCTQ atributů QMGR pomocí pole Volby ve struktuře MQCNO na volání API MQCONNX.

**\* VYPNUTO**

Aplikace nemohou přepsat nastavení ACCTMQI a ACCTQ atributů QMGR pomocí pole Volby ve struktuře MQCNO na volání API MQCONNX.

## **Záznam trasy trasování (ROUTEREC)**

Ovládá záznam informací přenosových tras.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\* ZPRÁVA**

Odpověď vložena do místa určení uvedeného zprávou.

**\* FRONTA**

Odpověď vložena do fronty s fixním názvem.

**\* VYPNUTO**

Není povoleno žádné přidání do zpráv přenosových tras.

## **Záznam aktivity (ACTIVREC)**

Ovládá generování sestav aktivity.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\* ZPRÁVA**

Sestava vložena do místa určení uvedeného zprávou.

**\* FRONTA**

Sestava vložena do fronty s fixním názvem.

**\* VYPNUTO**

Nejsou generovány žádné sestavy aktivity.

## **Maximální délka dat vlastnosti (MAXPROPLEN)**

Uvádí maximální délku dat vlastnosti.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\* ANY**

Délka dat vlastnosti je bez omezení.

### **max-property-data-length**

Určit hodnotu v bajtech, v rozsahu od 0 do 104857600 (tj.: 10 MB).

## **Interval procházení a procházení zpráv (MARKINT)**

Přibližný časový interval v milisekundách, po který zprávy, které byly označeny/procházeny voláním MQGET s volbou Získat zprávu MQGMO\_MARK\_BROWSE\_CO\_OP, jsou očekávány zůstat označené/procházené.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\* ANY**

Zpráva zůstane označená pro prohlížení neurčitou dobu.

### **Časový interval**

Časový interval vyjádřený v milisekundách, až do maxima 999999999. Výchozí hodnota je 5000.



**Upozornění:** Neměli byste snížit hodnotu pod výchozí hodnotu 5000.

### **PubSub max Počet opakování zprávy (PSRTYCNT)**

Počet opakování, když se zpracování (pod bodem synchronizace) nezdařilo přikázat zprávu.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**Počet opakování**

Uveďte hodnotu v rozsahu od 0 do 999999999.

### **PubSub NPM msg (PSNPMMSG)**

Zda odložit (nebo uchovat) nedoručenou vstupní zprávu

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\* ZAHODIT**

Netrvalé vstupní zprávy lze odložit, pokud je nelze zpracovat.

**\* ZACHOVAT**

Netrvalé vstupní zprávy nebudou odloženy, pokud je nelze zpracovat. V této situaci se bude ve frontě zařazený démon pubsub opakovaně snažit zpracovat zprávu. Následné vstupní zprávy nebudou zpracovány, dokud nebude zpráva úspěšně zpracována.

### **Odezva na zprávu NPM PubSub (PSNPMRES)**

Ovládá chování nedoručených odpovědí zpráv.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\* NORMÁLNÍ**

Netrvalé odpovědi, které nelze umístit do fronty odpovědí, jsou umístěny do fronty zablokovaných zpráv (DLQ). Pokud je nebude možné umístit do fronty zablokovaných zpráv, budou vyřazeny.

**\* BEZPEČNÉ**

Netrvalé odpovědi, které nelze umístit do fronty odpovědí, jsou umístěny do fronty zablokovaných zpráv (DLQ). Pokud odpovědi nebude možné umístit do fronty zablokovaných zpráv, budou vráceny zpět a pokus bude zopakován. Následné zprávy nebudou zpracovány, dokud nebude zpráva úspěšně doručena.

**\* ZAHODIT**

Netrvalé odpovědi, které nejsou umístěny do fronty odpovědí, budou vyřazeny.

**\* ZACHOVAT**

Netrvalé odpovědi, které nelze doručit, budou vráceny zpět a pokus o jejich doručení se bude opakovat. Následné zprávy nebudou zpracovány, dokud nebude zpráva úspěšně doručena.

### **Synchronizační bod PubSub (PSSYNCPT)**

Zda mají být pod bodem synchronizace zpracovány pouze trvalé zprávy (nebo všechny).

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\* IFPEREM**

Toto zajistí, že démon publikování/odběru ve frontě obdrží netrvalé zprávy mimo bod synchronizace. Pokud démon obdrží publikaci mimo bod synchronizace, démon pošle publikaci odběratelům, známým mimo bod synchronizace.

**\*YES**

Toto zajistí, že démon publikování/odběru ve frontě obdrží všechny zprávy pod bodem synchronizace.

**Řízení stroje publikování/odběru (PSMODE)**

Řízení stroje publikování/odběru

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\* POVOLENO**

Stroj publikování/odběru a rozhraní publikování/odběru ve frontě jsou spuštěny. Proto je možné publikování/odběr pomocí rozhraní API, front monitorovaných rozhraním pro publikování/odběr, nebo obojím.

**\* VYPNUTO**

Stroj pro publikování/odběr a rozhraní pro publikování/odběr ve frontě nejsou spuštěny. Není možné publikovat/přihlásit se k odběru pomocí rozhraní API. Nebude se postupovat podle jakýchkoliv zpráv publikování/odběru umístěných do front, které jsou monitorovány rozhraním pro publikování/odběr ve frontě.

**\* KOMPATIBILNÍ**

Stroj pro publikování/odběr je spuštěn. Je možné publikovat/přihlásit se k odběru pomocí rozhraní API. Rozhraní pro publikování/odběr není spuštěné. Nebude se postupovat podle jakýchkoliv zpráv publikování/odběru umístěných do front, které jsou monitorovány rozhraním pro publikování/odběr ve frontě. Použijte ji pro kompatibilitu s produktem Websphere Message Broker V6 nebo dřívějšími verzemi pomocí tohoto správce front

**Životnost stromu tématu (TREELIFE)**

Uvádí životnost neadministrativních témat v sekundách. Neadministrativní témata jsou ta, která byla vytvořena během publikování aplikace nebo odběru, s řetězcem tématu, který neexistuje jako administrativní uzel. Pokud tento neadministrativní uzel již nemá žádné aktivní odběry, určuje tento parametr, jak dlouho bude správce front čekat, než tento uzel odebere. Po recyklaci správce front jsou zachována pouze neadministrativní témata, která jsou používána trvalým odběrem.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**strom-životnost-čas**

Určete hodnotu v rozsahu od 0 do 604000 sekund. Hodnota 0 znamená, že správce front neadministrativní témata neodebírání.

**Povolené události konfigurace (CFGEVT)**

Uvádí, zda jsou generovány události konfigurace.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\*NO**

Události konfigurace nejsou generovány.



**\*YES**

Události konfigurace jsou generovány. Po nastavení této hodnoty zadejte příkaz MQSC REFRESH QMGR TYPE (CONFIGEV) pro všechny objekty, aby bylo možné aktuální konfiguraci správce front uvést do data.

**Povolené události příkazu (CMDEVT)**

Uvádí, zda jsou generovány události příkazů.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\*NO**

Události příkazu se negenerují.

**\*YES**

Události příkazu se generují všem úspěšným příkazům.

**\* NDSP**

Události příkazu se generují všem úspěšným příkazům, kromě příkazů DISPLAY.

**ACTVTRC**

Tento atribut určuje, zda budou informace o trasování aktivity aplikace MQI shromažďovány. Viz [Nastavení ACTVTRC pro řízení shromažďování informací o trasování aktivity](#).

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\*OFF**

IBM MQ Shromažďování informací o trasování aktivity aplikace MQI není povoleno.

**\*ON**

Shromažďování informací o trasování aktivit aplikace MQI IBM MQ je povoleno.

Je-li atribut správce front ACTVCONO nastaven na hodnotu ENABLED, hodnota tohoto parametru může být přepsána pomocí pole voleb struktury MQCNO.

**ACTVCONO**

Tento atribut určuje, zda aplikace mohou potlačit nastavení parametru správce front ACTVTRC :

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění. Toto je výchozí hodnota

**\*DISABLED**

Aplikace nemohou přepsat nastavení parametru správce front ACTVTRC .

**\*ENABLED**

Aplikace mohou přepsat nastavení parametru správce front ACTVTRC pomocí pole voleb ve struktuře MQCNO volání rozhraní API produktu MQCONN .

Změny tohoto parametru se uplatní u dalších, následných připojení ke správci front.

**CHLAUTH**

Tento atribut určuje, zda jsou použita pravidla definovaná v záznamech ověření kanálu. Pravidla CHLAUTH mohou být stále nastavena a zobrazena bez ohledu na hodnotu tohoto atributu.

Změny tohoto parametru nabudou platnosti při příštím pokusu o spuštění příchozího kanálu.

Na kanály, které jsou momentálně spuštěny, nejsou změny tohoto parametru ovlivněny.

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění. Toto je výchozí hodnota

**\*DISABLED**

Záznamy ověření kanálu se nekontrolují.

**\*ENABLED**

Jsou zkontrolovány záznamy ověření kanálu.

**Vlastní atribut (CUSTOM)**

Tento atribut je vyhrazen pro konfiguraci nových funkcí před zavedením oddělených atributů. Tento popis bude aktualizován při použití funkcí používajících tento atribut. V okamžiku, kdy neexistují smysluplné hodnoty pro *CUSTOM*, ponechte ji prázdné.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\* ŽÁDNÉ**

Text je nastavený na prázdný řetězec.

**Řetězec vlastního atributu 128 znaků**

Zadejte nula nebo více atributů jako dvojice názvu atributu a hodnoty, oddělených alespoň jedním mezerou. Dvojice názvu atributu a hodnoty musí mít tvar *NAME (VALUE)* a musí být zadány velkými písmeny. Jednoduché uvozovky musí být uvozeny jiným jednoduchou uvozovkou.

**Výchozí typ přenosové fronty klastru (DFTCLXQ)**

Atribut *DEFCLXQ* řídí, která přenosová fronta je standardně vybrána kanály odesílatele klastru k získání zpráv z kanálů příjemce klastru k odeslání zpráv do kanálů příjemce klastru.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\* SCTQ**

Všechny odesílací kanály klastru posílají zprávy z *SYSTEM.CLUSTER.TRANSMIT.QUEUE.correlID* zpráv uvedený v přenosové frontě identifikuje, pro který odesílací kanál klastru je zpráva určena.

*SCTQ* se nastaví při definici správce front. Toto chování je implicitní ve verzích produktu IBM WebSphere MQ před verzí Verze 7.5. Ve starších verzích nebyl parametr správce front *DefClusterXmitQueueType* přítomen.

**\* KANÁL**

Každý odesílací kanál klastru posílá zprávy z různých přenosových front. Každá přenosová fronta je vytvořena jako trvalá dynamická fronta z modelové fronty *SYSTEM.CLUSTER.TRANSMIT.MODEL.QUEUE*.

**CERTLABL**

Tento atribut určuje jmenovku certifikátu pro tohoto správce front, který má být použit. Popisek identifikuje, který osobní certifikát v úložišti klíčů byl vybrán.

Výchozí a migrované hodnoty správce front v systému IBM i:jsou:

- Pokud jste uvedli *SSLKEYR (\*SYSTEM)*, hodnota je prázdná.

Všimněte si, že je zakázáno používat neprázdný *CERTLABL* správce front s *SSLKEYR (\*SYSTEM)*. Pokus o provedení této operace vede k chybě *MQRCCF\_Q\_MGR\_ATTR\_CONFLICT*.

- Jinak řečeno, *ibmwebspheremqxxxx*, kde *xxxx* je název správce front složený z malých písmen.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

#### \* DFT

Ponechání **CERTLABL** jako prázdné hodnoty ve správci front je systémem interpretováno tak, aby určoval zadané výchozí hodnoty.

### REVDNS

Tento atribut řídí, zda je pro adresu IP, ze které kanál připojen, provedeno zpětné vyhledávání názvu hostitele ze serveru DNS (Domain Name Server). Tento atribut má vliv pouze na kanály používající typ transportu (TRPTYPE) protokolu TCP.

Možné hodnoty jsou:

#### \* STEJNÉ

Atribut se nemění.

#### \* POVOLENO

Názvy hostitelů DNS jsou zpětně vyhledány pro adresy IP příchozích kanálů, jsou-li tyto informace požadovány. Toto nastavení je nezbytné pro porovnání s pravidly CHLAUTH, které obsahují názvy hostitelů, a k zahrnutí názvu hostitele do chybových zpráv. Adresa IP je stále zahrnuta ve zprávách, které poskytují identifikátor připojení.

Jedná se o počáteční výchozí hodnotu pro správce front.

#### \* VYPNUTO

Názvy hostitelů DNS nejsou reverzně vyhledány pro adresy IP příchozích kanálů. S tímto nastavením se žádná pravidla CHLAUTH používající názvy hostitelů neshodují.

### CONNAUTH

Tento atribut určuje název objektu ověřovacích informací, který se používá k poskytnutí umístění ověření ID uživatele a hesla. Je-li **CONNAUTH** nastaveno na \*NONE, správce front nekontroluje žádné ID uživatele a kontrolu hesla.

Změny v této konfiguraci nebo objekt, na který se odkazuje, se projeví při vydání příkazu **REFRESH SECURITY TYPE (CONNAUTH)** .

Pokud nastavíte **CONNAUTH** na \*NONE a pokusíte se připojit ke kanálu, který má nastavenou volbu REQDADM v poli **CHCKCLNT** , připojení selže.

Možné hodnoty jsou:

#### \* STEJNÉ

Atribut se nemění.

#### \* ŽÁDNÉ

Správce front neprovedl kontrolu ID uživatele a hesla.

#### 48 znaků přípojovacího řetězce conn

Specifický název objektu ověřovacích informací, který se používá k poskytnutí umístění ověření ID uživatele a hesla.

## Změna objektu MQ AuthInfo (CHGMQMAUTI)

#### Kde je povoleno spustit

Všechna prostředí (\*ALL)

#### Bezpečnost podprocesů

Ano

Příkaz Změna objektu MQ AuthInfo (CHGMQMAUTI) změní zadané atributy existujícího objektu ověřovacích informací MQ .

## Parametry

Klíčové slovo	Popis	Volby	Notes
<u>AINAME</u>	Název AuthInfo	Hodnota znaku	Povinné, Klíč, Poziční 1
<u>MQMNAME</u>	Název správce front zpráv	Hodnota znaku, <b>*DFT</b>	Volitelný, Klíč, Poziční 2
<u>AUTHTYPE</u>	Typ AuthInfo	*CRLLDAP, *OCSP, *IDPWOS, *IDPWLDAP	Volitelné, Poziční 3
<u>CONNNAME</u>	Název připojení	Hodnota znaku, <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 4
<u>TEXT</u>	Textový 'popis'	Hodnota znaku, <b>*SAME</b> , *NONE	Volitelné, Poziční 5
<u>Jméno uživatele</u>	Jméno uživatele	Hodnota znaku, <b>*SAME</b> , *NONE	Volitelné, Poziční 6
<u>Heslo</u>	Heslo uživatele	Hodnota znaku, <b>*SAME</b> , *NONE	Volitelné, Poziční 7
<u>OCSPURL</u>	Adresa URL odpovídacího modulu OCSP	Hodnota znaku, <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 8
<u>CHCKCLNT</u>	Vyžadované kontroly ověření	* ASQMGR, * POŽADOVÁNO, * REQADM	Volitelné, Poziční 9
<u>CHCKLOCL</u>	Vyžadované kontroly ověření	* NONE, * NEPOVINNÉ, * POŽADOVÁNO, * REQADM	Volitelné, Poziční 10
<u>FAILLAY</u>	Prodleva selhání	Celočíselná hodnota	Volitelné, Poziční 11
<u>BASEDNU</u>	Základní rozlišující jméno uživatele	Hodnota znaku, <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 12
<u>ADOPTCTX</u>	Přijetí kontextu	Celočíselná hodnota	Volitelné, Poziční 13
<u>CLASSUSER</u>	Třída objektů LDAP	Hodnota znaku, <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 14
<u>USERFIELD</u>	Záznam uživatele LDAP	Hodnota znaku, <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 15
<u>SHORTUSER</u>	Záznam uživatele	Hodnota znaku, <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 16
<u>SECCOMM</u>	komunikace LDAP	Hodnota znaku, <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 17
<u>AUTHORMD</u>	Metoda autorizace	Hodnota znaku, <b>*OS</b> *SEARCHGRP *SEARCHUSR	Volitelné, Poziční 18
<u>BASEDNG</u>	Základní rozlišující název pro skupiny	Hodnota znaku, <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 19
<u>CLASSGRP</u>	Třída objektu pro skupinu	Hodnota znaku, <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 20
<u>FINDGRP</u>	Atribut pro vyhledání členství ve skupině	Hodnota znaku, <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 21
<u>GRPFIELD</u>	Jednoduchý název skupiny	Hodnota znaku, <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 22
<u>NESTGRP</u>	Vnoření skupiny	<b>*NO</b> *YES	Volitelné, Poziční 23

Klíčové slovo	Popis	Volby	Notes
<p>V 8.0.0.3</p> <p>V 8.0.0.3</p> <p>AUTORENMD</p>	Metoda ověřování	*OS Nelze změnit	Volitelné, Poziční 24

### Název AuthInfo (AINAME)

Název objektu ověřovacích informací, který se má změnit.

Možné hodnoty jsou:

#### authentication-information-name

Uvedte název objektu ověřovacích informací. Maximální délka řetězce je 48 znaků.

### Název správce front zpráv (MQMNAME)

Název správce front.

Možné hodnoty jsou:

#### \* DFT

Použít výchozího správce front.

#### jméno-správce-front

Název existujícího správce front zpráv. Maximální délka řetězce je 48 znaků.

### Převzetí kontextu (ADOPTCTX)

Zda použít znázorněné pověření jako kontext této aplikace. To znamená, že se používají pro kontroly autorizace, zobrazené na administrativních obrazovkách a objevují se ve zprávách.

#### YES

ID uživatele uvedené ve struktuře MQCSP, které bylo úspěšně ověřeno pomocí hesla, je přijato jako kontext, který se má použít pro tuto aplikaci. Toto ID uživatele proto bude pověřením kontrolovanou pro autorizaci k použití prostředků produktu IBM MQ .

Pokud je ID uživatele představené ID uživatele LDAP a kontroly autorizace jsou prováděny pomocí ID uživatelů operačního systému, SHORTUSR přidružený k záznamu uživatele v LDAP bude adoptován jako pověření pro kontroly autorizace, které se budou provádět proti.

#### NO

ID a heslo uživatele LDAP přítomné ve struktuře MQCSP bude ověřeno, ale pověření se nepřevzme pro další využití. Autorizace se provede pomocí ID uživatele, pod kterým je aplikace spuštěna.

Tento atribut je platný pouze pro typ AUTHTYPE \*IDPWOS a \*IDPWLDAP.

### Metoda ověření (AUTHENMD)

V 8.0.0.3

Metoda ověření použitá pro tuto aplikaci.

#### \* OS

Použijte skupiny operačních systémů, chcete-li určit oprávnění přidružená k uživateli.

Chcete-li nastavit metodu ověření, můžete použít pouze \*OS .

Tento atribut je platný pouze pro AUTHTYPE z \*IDPWOS.

### Metoda autorizace (AUTHORMD)

V 8.0.0.2

Metoda autorizace použitá pro tuto aplikaci.

#### \* OS

Použijte skupiny operačních systémů, chcete-li určit oprávnění přidružená k uživateli.

To znamená, jak produkt IBM MQ dříve pracoval, a je výchozí hodnotou.

#### \* SEARCHGRP

Položka skupiny v úložišti LDAP obsahuje atribut se seznamem všech uživatelů patřících do této skupiny. Členství je označeno atributem definovaným ve [FINDGRP](#). Tato hodnota je obvykle *member* nebo *uniqueMember*.

#### \* SEARCHUSR

Uživatelská položka v úložišti LDAP obsahuje atribut vypisující všechny skupiny, do kterých uvedený uživatel patří. Atribut pro dotaz je definován hodnotou [FINDGRP](#), obvykle *memberOf*.

Mnoho serverů LDAP používá atribut objektu skupiny k určení členství ve skupině a vy byste měli tuto hodnotu nastavit na *SEARCHGRP*.

Microsoft Active Directory typicky ukládá členství ve skupinách jako atribut uživatele. Server IBM Tivoli Directory Server podporuje obě metody.

Obecně platí, že načítání členství prostřednictvím atributu uživatele bude rychlejší než vyhledávání skupin, které uvádí uživatele jako člena.

Tento atribut je platný pouze pro **AUTHTYPE** z *\*IDPWLDAP*

### Typ AuthInfo (AUTHTYPE)

Typ objektu ověřovacích informací. Neexistuje žádná výchozí hodnota

Možné hodnoty jsou:

#### \* CRLDAP

Typ objektu ověřovacích informací je CRLLDAP.

#### \* OCSP

Typ objektů ověřovacích informací je OCSPURL.

#### \* IDPWOS

Kontrola ID uživatele pro ověření připojení a kontrola hesla se provádí pomocí operačního systému.

#### \* IDPWLDAP

Kontrola ID uživatele a kontrola hesla se provádí pomocí serveru LDAP.

### Základní rozlišující název pro skupiny (BASEDNG)

**V 8.0.0.2**

Aby bylo možné najít názvy skupin, musí být tento parametr nastaven se základním DN pro hledání skupin na serveru LDAP.

Tento atribut je platný pouze pro **AUTHTYPE** z *\*IDPWLDAP*.

### Základní DN uživatele (BASEDNU)

Aby bylo možné najít atribut krátkého jména uživatele (viz [SHORTUSR](#)) Tento parametr musí být nastaven se základním DN pro hledání uživatelů v rámci serveru LDAP. Tento atribut je platný pouze pro **AUTHTYPE** z *\*IDPWLDAP*.

### Zkontrolujte klienta (CHCKCLNT)

Zda jsou ověření připojení požadována všemi lokálně vázanými připojeními nebo kontrolována pouze, když je poskytnuto ID uživatele a heslo ve struktuře MQCSP.

Tyto atributy jsou platné pouze pro **AUTHTYPE** z *\*IDPWOS* nebo *\*IDPWLDAP*. Možné hodnoty jsou:

### \* ASQMGR

Má-li být připojení povoleno, musí splňovat požadavky na ověření připojení definované ve správci front. Pokud pole CONNAUTH poskytuje objekt ověřovacích informací a hodnota CHCKCLNT je \*REQUIRED, připojení nebude úspěšné, pokud není dodáno platné ID uživatele a heslo. Pokud pole CONNAUTH neposkytuje objekt ověřovacích informací, nebo hodnota CHCKCLNT není \*REQUIRED, pak se ID uživatele a heslo nepožaduje.

### \*REQUIRED

Vyžaduje, aby všechny aplikace poskytovaly platné ID uživatele a heslo.

### \*REQDADM

Privilegovaní uživatelé musí dodat platné ID uživatele a heslo, ale nepriviligovaní uživatelé se budou zacházet jako s nastavením \*OPTIONAL .

## Kontrolovat lokální (CHCKLOCL)

Zda jsou ověření připojení požadována všemi lokálně vázanými připojeními nebo kontrolována pouze, když je poskytnuto ID uživatele a heslo ve struktuře MQCSP.

Tyto atributy jsou platné pouze pro **AUTHTYPE** z \*IDPWOS nebo \*IDPWLDAP . Možné hodnoty jsou:

### \*NONE

Přepne na kontrolu.

### \*VOLITELNÉ

Zajišťuje, že je-li ID uživatele a heslo poskytováno aplikací, jsou to platné dvojice, ale že není povinné je poskytovat. Tato volba může být užitečná během migrace, například.

### \*REQUIRED

Vyžaduje, aby všechny aplikace poskytovaly platné ID uživatele a heslo.

### \*REQDADM

Privilegovaní uživatelé musí dodat platné ID uživatele a heslo, ale nepriviligovaní uživatelé se budou zacházet jako s nastavením \*OPTIONAL .

## Skupina tříd (CLASSGRP)

**V 8.0.0.2** Třída objektů LDAP používaná pro záznamy skupin v úložišti LDAP.

Je-li hodnota prázdná, použije se **groupOfNames** .

Další běžně používané hodnoty zahrnují *groupOfUniqueNames* nebo *group*.

Tento atribut je platný pouze pro **AUTHTYPE** z \*IDPWLDAP.

## Třída uživatele třídy (CLASSUSR)

Třída objektů LDAP používaná pro záznamy uživatelů v úložišti LDAP.

Je-li tato hodnota prázdná, použije se výchozí hodnota *inetOrgPerson*, což je obecně hodnota potřebná.

Pro Microsoft Active Directory je hodnota, kterou vyžadujete, často *uživatel*.

Tento atribut je platný pouze pro **AUTHTYPE** z \*IDPWLDAP.

## Název připojení (CONNNAME)

DNS název nebo IP adresa hostitele, na kterém je server LDAP spuštěn, spolu s volitelným číslem portu. Výchozí číslo portu je 389. Pro název DNS nebo adresu IP není uvedena žádná výchozí hodnota.

Toto pole je platné pouze pro objekty ověřovacích informací \*CRLLDAP nebo \*IDPWLDAP , když je to požadováno.

Je-li použit s objekty ověřovacích informací IDPWLDAP , může se jednat o seznam názvů připojení oddělených čárkami.

Možné hodnoty jsou:

### \* STEJNÉ

Název připojení zůstává nezměněn od původního objektu ověřovacích informací.

### jméno-připojení

Uveďte úplný DNS název nebo IP adresu hostitele spolu s volitelným číslem portu. Maximální délka řetězce je 264 znaků.

### Prodleva selhání (FAILDELAY)

Když je poskytnuto ID uživatele a heslo pro ověření připojení a ověření selže, jelikož je ID uživatele nebo heslo chybné, toto je prodleva, v sekundách, než se selhání projeví v aplikaci.

To může pomoci vyhnout se zaneprázdnění smyček z aplikace, která se jednoduše po přijetí selhání jednoduše pokusí o opakované pokusy.

Hodnota musí být v rozsahu 0 až 60 sekund. Výchozí hodnota je 1.

Tento atribut je platný pouze pro typ AUTHTYPE \*IDPWOS a \*IDPWLDAP.

### Atribut členství ve skupině (FINDGRP)

**V 8.0.0.2** Název atributu použitého v rámci položky LDAP k určení členství ve skupině.

Když je `AUTHORMD = SEARCHGRP`, tento atribut je obvykle nastaven na `member` nebo `uniqueMember`.

Když je `AUTHORMD = SEARCHUSR`, tento atribut je obvykle nastaven na `memberOf`.

Je-li pole ponecháno prázdné, použijte správce front `člen` nebo `memberOf` v závislosti na nastavení parametru **AUTHORMD**.

Tento atribut je platný pouze pro **AUTHTYPE** z \*IDPWLDAP.

### Jednoduchý název pro skupinu (GRPFIELD)

**V 8.0.0.2**

Je-li hodnota prázdná, příkazy jako např. `setmqaut` musí používat kvalifikované jméno pro skupinu. Hodnota může být buď úplné DN, nebo jednotlivý atribut.

Tento atribut je platný pouze pro **AUTHTYPE** z \*IDPWLDAP.

### Vnoření skupiny (NESTGRP)

**V 8.0.0.2**

Možné hodnoty jsou:

#### \*NO

Pouze na počátku zjištěné skupiny se berou v úvahu pro autorizaci.

#### \*YES

Seznam skupin se prohledává rekurzivně k výčtu všech skupin, do kterých uživatel patří.

Tento atribut je platný pouze pro **AUTHTYPE** z \*IDPWLDAP.

### Adresa URL odpovídacího modulu OCSP (OCSPURL)

Adresa URL odpovídacího modulu OCSP, použitá k zaškrtnutí odvolání certifikátu. Toto musí být adresa URL HTTP, obsahující název hostitele a číslo portu odpovídacího modulu OCSP. Pokud odpovídací modul OCSP používá port 80, který je výchozí pro protokol HTTP, tak lze číslo portu vynechat.

Toto pole je platné pouze pro objekty ověřovacích informací OCSP.

Možné hodnoty jsou:

#### \* STEJNÉ

Adresa URL odpovídacího modulu OCSP se nezměnila.



## OCSP-Responder-Adresa URL

Adresa URL odpovídajícího modulu OCSP. Maximální délka řetězce je 256 znaků.

## Zabezpečené komunikace (SECCOMM)

Zda má být připojení k serveru LDAP provedeno bezpečně pomocí SSL/TLS

### YES

Konektivita k serveru LDAP se zabezpečeně provádí pomocí SSL/TLS.

Použitý certifikát je výchozí certifikát pro správce front, pojmenovaný v CERTLABL na objektu správce front, nebo je-li prázdný, ten, který je popsán v tématu [Názvy digitálních certifikátů, základní informace o požadavcích](#).

Certifikát se nachází v úložišti klíčů uvedeném v SSLKEYR na objektu správce front. Bude vyjednána šifrovaná specifikace, která je podporována serverem IBM MQ i serverem LDAP.

Je-li správce front konfigurován tak, aby používal SSLFIPS (YES) nebo specifikace šifer SUITEB, pak se tento účet bere také v souvislosti s připojením k serveru LDAP.

### ANNON

Připojitelnost k serveru LDAP se zabezpečeně provádí pomocí protokolu SSL/TLS stejně jako pro službu SECCOMM (YES) s jedním rozdílem.

Serveru LDAP se neodešle žádný certifikát; připojení bude vytvořeno anonymně. Chcete-li použít toto nastavení, ujistěte se, že úložiště klíčů uvedené v SSLKEYR, na objektu správce front, neobsahuje certifikát označený jako výchozí.

### NO

Konektivita k serveru LDAP nepoužívá SSL/TLS.

Tento atribut je platný pouze pro **AUTHTYPE** z *\*IDPWLDAP*

## Krátký uživatel (SHORTUSR)

Pole v záznamu uživatele, které má být použito jako krátké jméno uživatele v produktu IBM MQ.

Toto pole musí obsahovat hodnoty 12 nebo méně znaků. Toto krátké jméno uživatele se používá pro následující účely:

- Je-li povoleno ověření LDAP, ale autorizace LDAP není povolena, používá se jako ID uživatele operačního systému pro kontroly autorizace. V tomto případě musí atribut představovat ID uživatele operačního systému.
- Jsou-li povoleny ověření a ověření LDAP, použije se toto ID uživatele jako ID uživatele, které bylo převedeno se zprávou, aby bylo jméno uživatele LDAP znovu zjišťováno, když je třeba použít ID uživatele v rámci zprávy.

Například u jiného správce front nebo při zápisu zpráv sestav. V tomto případě atribut nemusí představovat ID uživatele operačního systému, ale musí se jednat o jedinečný řetězec. Výrobní číslo zaměstnance je příkladem vhodného atributu po tomto účelem.

Tento atribut je platný pouze pro **AUTHTYPE** z *\*IDPWLDAP* a je povinný.

## Text 'description' (TEXT)

Krátký textový popis objektu ověřovacích informací.

**Pozn.:** Délka pole je 64 bajtů a maximální počet znaků se sníží, pokud systém používá dvoubajtovou znakovou sadu (DBCS).

Možné hodnoty jsou:

### \* STEJNÉ

Textový řetězec je nezměněn.

### \* ŽÁDNÉ

Text je nastavený na prázdný řetězec.

### description

Délka řetězce může být maximálně 64 znaků uzavřených v apostrofech.

## Jméno uživatele (USERNAME)

Rozlišující jméno uživatele, který má vazbu k adresáři. Výchozí jméno uživatele je prázdné.

Toto pole je platné pouze pro objekty ověřovacích informací *\*CRLLDAP* nebo *\*IDPWLDAP*.

Možné hodnoty jsou:

### \* STEJNÉ

Jméno uživatele je nezměněno.

### \* ŽÁDNÉ

Jméno uživatele je prázdné.

### jméno-uživatele-LDAP

Uveďte rozlišující jméno uživatele LDAP. Maximální délka řetězce je 1024 znaků.

## Pole uživatele (USRFIELD)

Pokud ID uživatele poskytnuté aplikací pro ověření neobsahuje kvalifikátor pro pole v záznamu uživatele LDAP, to znamená, že neobsahuje '=' znaménko, tento atribut označuje pole v záznamu uživatele LDAP, které se používá k interpretaci poskytnutého ID uživatele.

Toto pole může být prázdné. Pokud se jedná o tento případ, všechna nekvalifikovaná ID uživatele používají parametr [SHORTUSR](#) k interpretaci poskytnutého ID uživatele.

Obsah tohoto pole bude zřetězen s '=' a spolu s hodnotou poskytnutou aplikací vytvořit úplné ID uživatele, které má být umístěno v záznamu uživatele LDAP. Například aplikace poskytuje uživateli `fred` a toto pole má hodnotu `cn`, pak bude úložiště LDAP prohledáno pro `cn=fred`.

Tento atribut je platný pouze pro **AUTHTYPE** z *\*IDPWLDAP*.

## Heslo uživatele (PASSWORD)

Heslo pro uživatele LDAP.

Toto pole je platné pouze pro objekty ověřovacích informací *\*CRLLDAP* nebo *\*IDPWLDAP*.

Možné hodnoty jsou:

### \* STEJNÉ

Heslo je nezměněno.

### \* ŽÁDNÉ

Heslo je prázdné.

### LDAP-heslo

Heslo uživatele LDAP. Maximální délka řetězce je 32 znaků.

## Změna kanálu MQ (CHGMQMCHL)

### Kde je povoleno spustit

Všechna prostředí (\*ALL)

### Bezpečnost podprocesů

Ano

Příkaz Změna kanálu MQ (CHGMQMCHL) mění zadané atributy existující definice kanálu MQ.

### Poznámka:

- Změny se projeví až po dalším spuštění kanálu.

- Pro kanály klastru, pokud lze atribut nastavit na obou kanálech, nastavte jej na obou a ujistěte se, že nastavení je identické. Je-li mezi nastaveními rozpor, je pravděpodobné, že budou použity ty, které určíte na přijímacím kanálu klastru, což je vysvětleno v tématu Kanály klastru.
- Změníte-li název XMITQ nebo CONNAME, je třeba znovu nastavit pořadové číslo na obou koncích kanálu. (Informace o parametru SEQNUM viz [“Resetovat kanál”](#) na stránce 1239 .)

## Parametry

Klíčové slovo	Popis	Volby	Notes
<a href="#">CHLNAME</a>	Název kanálu	Hodnota znaku	Povinné, Klíč, Poziční 1
<a href="#">MQMNAME</a>	Název správce front zpráv	<i>Hodnota znaku</i> , <b>*DFT</b>	Volitelný, Klíč, Poziční 2
<a href="#">CHLTYPE</a>	Typ kanálu	* RCVR, * SDR, * SVR, * RQSTR, * SVRCN, * CLUSDR, * CLURCVR, * CLTCN	Volitelné, Klíč, Poziční 3
<a href="#">TRPTYPE</a>	Typ přenosu	*LU62, *TCP, <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 4
<a href="#">TEXT</a>	Textový 'popis'	<i>Znaková hodnota</i> , *BLANK, <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 5
<a href="#">TGTMQMNAME</a>	Cílový správce fronty	<i>Hodnota znaku</i> , *NONE, <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 6
<a href="#">CONNAME</a>	Název připojení	<i>Hodnota znaku</i> , *NONE, <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 7
<a href="#">TPNAME</a>	Jméno programu transakce	<i>Znaková hodnota</i> , *BLANK, <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 8
<a href="#">MODENAME</a>	Název režimu	<i>Znaková hodnota</i> , *BLANK, <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 9
<a href="#">TMQNAME</a>	Přenosová fronta	<i>Hodnota znaku</i> , <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 10
<a href="#">MCANAME</a>	Agent oznamovacího kanálu	Jednoduché hodnoty: <b>*SAME</b> , *NONE Další hodnoty: <i>Kvalifikovaný název objektu</i>	Volitelné, Poziční 11
	Kvalifikátor 1: Agent oznamovacího kanálu	Název	
	Kvalifikátor 2: Knihovna	Název, <b>*CURLIB</b>	
<a href="#">MCAUSRID</a>	ID uživatele agenta oznamovacího kanálu	<i>Znaková hodnota</i> , *NONE, *PUBLIC, <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 12
<a href="#">MCATYPE</a>	Typ agenta oznamovacího kanálu	*PROCESS, *THREAD, <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 13
<a href="#">BATCHINT</a>	Interval dávkového zpracování	0-999999999, <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 14
<a href="#">BatchSize</a>	Velikost dávky	1-9999, <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 15
<a href="#">DSCITV</a>	Interval odpojení	0-999999, <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 16
<a href="#">SHORTTMR</a>	Interval krátkých opakování	0-999999999, <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 17

Klíčové slovo	Popis	Volby	Notes
<a href="#">SHORTRTY</a>	Počet krátkých opakování	0-999999999, <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 18
<a href="#">LONGTMR</a>	Interval dlouhých opakování	0-999999999, <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 19
<a href="#">LONGRTY</a>	Počet dlouhých opakování	0-999999999, <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 20
<a href="#">SCYEXIT</a>	Uživatelská procedura pro zabezpečení zprávy	Jednoduché hodnoty: <b>*SAME</b> , *NONE Další hodnoty: <i>Kvalifikovaný název objektu</i>	Volitelné, Poziční 21
	Kvalifikátor 1: Ukončení zabezpečení	Název	
	Kvalifikátor 2: Knihovna	<i>Název</i> , <b>*CURLIB</b>	
<a href="#">CSC-EXIT</a>	Uživatelská procedura pro zabezpečení zprávy	<i>Hodnota znaku</i> , <b>*SAME</b> , *NONE	Volitelné, Poziční 22
<a href="#">SCYUSRDATA</a>	Data uživatelské procedury zabezpečení zprávy	<i>Hodnota znaku</i> , <b>*SAME</b> , *NONE	Volitelné, Poziční 23
<a href="#">SNDEXIT</a>	Ukončení odeslání	Jednoduché hodnoty: <b>*SAME</b> , *NONE Ostatní hodnoty (až 10 opakování): <i>Kvalifikovaný název objektu</i>	Volitelné, Poziční 24
	Kvalifikátor 1: Ukončení odeslání	Název	
	Kvalifikátor 2: Knihovna	<i>Název</i> , <b>*CURLIB</b>	
<a href="#">CSNDEXIT</a>	Ukončení odeslání	Jednoduché hodnoty: <b>*SAME</b> , *NONE Ostatní hodnoty (až 10 opakování): <i>Znaková hodnota</i>	Volitelné, Poziční 25
<a href="#">SNDUSRDATA</a>	Data uživatelské procedury pro odeslání zprávy	Hodnoty (až 10 opakování): <i>Znaková hodnota</i> , <b>*SAME</b> , *NONE	Volitelné, Poziční 26
<a href="#">RCVEXIT</a>	Ukončení příjmu	Jednoduché hodnoty: <b>*SAME</b> , *NONE Ostatní hodnoty (až 10 opakování): <i>Kvalifikovaný název objektu</i>	Volitelné, Poziční 27
	Kvalifikátor 1: Uživatelská procedura příjmu	Název	
	Kvalifikátor 2: Knihovna	<i>Název</i> , <b>*CURLIB</b>	

Klíčové slovo	Popis	Volby	Notes
<a href="#">CRCVEXIT</a>	Ukončení příjmu	Jednoduché hodnoty: <b>*SAME</b> , *NONE Ostatní hodnoty (až 10 opakování): <i>Znaková hodnota</i>	Volitelné, Poziční 28
<a href="#">RCVUSRDATA</a>	Data uživatelské procedury pro přijetí zprávy	Hodnoty (až 10 opakování): <i>Znaková hodnota</i> , <b>*SAME</b> , *NONE	Volitelné, Poziční 29
<a href="#">MSGEXIT</a>	Ukončení zprávy	Jednoduché hodnoty: <b>*SAME</b> , *NONE Ostatní hodnoty (až 10 opakování): <i>Kvalifikovaný název objektu</i>	Volitelné, Poziční 30
	Kvalifikátor 1: Ukončení zprávy	Název	
	Kvalifikátor 2: Knihovna	<i>Název</i> , <b>*CURLIB</b>	
<a href="#">MSGUSRDATA</a>	Data uživatelské procedury pro zpracování zprávy	Hodnoty (až 10 opakování): <i>Znaková hodnota</i> , <b>*SAME</b> , *NONE	Volitelné, Poziční 31
<a href="#">MSGRTYEXIT</a>	Ukončení opakování zprávy	Jednoduché hodnoty: <b>*SAME</b> , *NONE Další hodnoty: <i>Kvalifikovaný název objektu</i>	Volitelné, Poziční 32
	Kvalifikátor 1: Ukončení opakování zprávy	Název	
	Kvalifikátor 2: Knihovna	<i>Název</i> , <b>*CURLIB</b>	
<a href="#">MSGRTYDATA</a>	Data ukončení opakování zprávy	<i>Hodnota znaku</i> , <b>*SAME</b> , *NONE	Volitelné, Poziční 33
<a href="#">MSGRTYNBR</a>	Počet opakování zprávy	0-999999999, <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 34
<a href="#">MSGRTYITV</a>	Interval opakování zprávy	0-999999999, <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 35
<a href="#">CVTMSG</a>	Konvertovat zprávu	*YES, *NO, <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 36
<a href="#">PUTAUT</a>	Oprávnění pro operaci vložení (Put)	*DFT, *CTX, <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 37
<a href="#">SEQNUMWRAP</a>	Nejvyšší pořadové číslo	100-999999999, <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 38
<a href="#">MAXMSGLEN</a>	Maximální délka zprávy	0-104857600, <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 39
<a href="#">HRTBTINTVL</a>	Interval synchronizace	0-999999999, <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 40
<a href="#">NPMSPEED</a>	Rychlost netrvalých zpráv	*FAST, *NORMAL, <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 41
<a href="#">Klastr</a>	Jméno klastru	<i>Hodnota znaku</i> , *NONE, <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 42

<b>Klíčové slovo</b>	<b>Popis</b>	<b>Volby</b>	<b>Notes</b>
<a href="#">CLUSNL</a>	Seznam jmen klastru	<i>Hodnota znaku</i> , *NONE, <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 43
<a href="#">NETPRTY</a>	Priorita připojení do sítě	0-9, <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 44
<a href="#">SSLCIPH</a>	SSL CipherSpec	<i>Hodnota znaku</i> , '*NULL_MD5', '*NULL_SHA', '*RC4_MD5_EXPORT', '*RC4_MD5_US', '*RC4_SHA_US', '*RC2_MD5_EXPORT', '*DES_SHA_EXPORT', '*TRIPLE_DES_SHA_US', '*AES_SHA_US', '*TLS_RSA_WITH_NULL_MD5', '*TLS_RSA_WITH_NULL_SHA', '*TLS_RSA_EXPORT_WITH_RC4_40_MD5', '*TLS_RSA_WITH_RC4_128_MD5', '*TLS_RSA_WITH_RC4_128_SHA', '*TLS_RSA_EXPORT_WITH_RC2_40_MD5', '*TLS_RSA_WITH_DES_CBC_SHA', '*TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA', '*TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA', '*TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA', *NONE, <b>* STEJNÉ</b>	Volitelné, Poziční 45  CipherSpec TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA byla zamítnuta.
<a href="#">SSLCAUTH</a>	Autentizace klienta přes SSL	*REQUIRED, *OPTIONAL, <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 46
<a href="#">SSLPEER</a>	Název rovnocenného uzlu SSL	<i>Hodnota znaku</i> , *NONE, <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 47
<a href="#">LOCLADDR</a>	Lokální komunikační adresa	<i>Hodnota znaku</i> , *NONE, <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 48
<a href="#">BATCHHB</a>	Interval prezenč. signálu dávky	0-999999999, <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 49
<a href="#">USERID</a>	Identifikátor uživatele úlohy	<i>Hodnota znaku</i> , *NONE, <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 50
<a href="#">Heslo</a>	Heslo	<i>Hodnota znaku</i> , *NONE, <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 51
<a href="#">KAINT</a>	Interval trvání platnosti	0-99999, <b>*SAME</b> , *AUTO	Volitelné, Poziční 52

<b>Klíčové slovo</b>	<b>Popis</b>	<b>Volby</b>	<b>Notes</b>
<u>COMPHDR</u>	Komprese záhlaví	Hodnoty (až 2 opakování): *NONE, *SYSTEM, <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 53
<u>COMPMSG</u>	Komprese zpráv	Jednotlivé hodnoty: *ANY Ostatní hodnoty (do 4 opakování): *NONE, *RLE, *ZLIBHIGH, *ZLIBFAST, <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 54
<u>MONCHL</u>	Monitorování kanálu	*QMGR, *OFF, *LOW, *MEDIUM, *HIGH, <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 55
<u>STATCHL</u>	Statistiky kanálu	*QMGR, *OFF, *LOW, *MEDIUM, *HIGH, <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 56
<u>CLWLRANK</u>	Rozsah vytížení klastru	0-9, <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 57
<u>CLWLPRTY</u>	Priorita vytížení klastru	0-9, <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 58
<u>CLWLWGHT</u>	Váha kanálu klastru	1-99, <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 59
<u>SHARECNV</u>	Sdílení konverzací	0-999999999, <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 60
<u>PROPCTL</u>	Řízení vlastnosti	*COMPAT, *NONE, *ALL, <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 61
<u>MAXINST</u>	Maximální počet instancí	0-999999999, <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 62
<u>MAXINSTC</u>	Maximum instancí na klienta	0-999999999, <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 63
<u>CLNTWGHT</u>	Váha kanálu klienta	0-99, <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 64
<u>AFFINITY</u>	Afinita připojení	*PREFERRED, *NONE, <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 65
<u>BATCHLIM</u>	Mezní hodnota dat dávky	0-999999, <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 66
<u>DFTECON</u>	Výchozí reconnection klienta	*NO, *YES, *QMGR, *DISABLED, <b>*SYSDFTCHL</b>	Volitelné, Poziční 67

### **Název kanálu (CHLNAME)**

Uvádí název definice kanálu.

Možné hodnoty jsou:

#### **název-kanálu**

Uveďte název kanálu.

### **Název správce front zpráv (MQMNAME)**

Uvádí název správce front zpráv.

Možné hodnoty jsou:

**\* DFT**

Použije se výchozí správce front. Pokud nemáte na systému definovaného výchozího správce front, příkaz selže.

**jméno-správce-front-zpráv**

Název správce front zpráv.

**Typ kanálu (CHLTYPE)**

Uvádí typ měněného kanálu.

Možné hodnoty jsou:

**\*SDR**

Kanál odesílatele

**\*SVR**

Kanál serveru

**\*RCVR**

Kanál příjemce

**\*RQSTR**

Kanál žadatele

**\*SVRCN**

Kanál připojení serveru

**\*CLUSSDR**

Odesílací kanál klastru

**\*CLUSRCVR**

Přijímací kanál klastru

**\*CLTCN**

Kanál připojení klienta

**Typ transportu (TRPTYPE)**

Uvádí protokol přenosu.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\*LU62**

SNA LU 6.2.

**\* TCP**

TCP (Transmission Control Protocol) / protokol Internetu (TCP/IP).

**Text 'description' (TEXT)**

Uvádí text, který stručně popisuje definici kanálu.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\* PRÁZDNÝ**

Text je nastavený na prázdný řetězec.

**description**

Uveďte maximálně 64 znaků uzavřených v apostrofech.

**Pozn.:** Délka pole je 64 bajtů a maximální počet znaků se sníží, pokud systém používá dvoubajtovou znakovou sadu (DBCS).



## Cílový správce front (TGTMQMNAME)

Uvádí název cílového správce front.

Možné hodnoty jsou:

### \* STEJNÉ

Atribut se nemění.

### \* ŽÁDNÉ

Název cílového správce front pro kanál připojení klienta (CHLTYPE) \*CLTCN je neurčený.

### jméno-správce-front-zpráv

Název cílového správce front zpráv pro kanál připojení klienta (CHLTYPE) \*CLTCN.

Pro ostatní typy kanálu nemusí být tento parametr uveden.

## Název připojení (CONNAME)

Uvádí název počítače k připojení.

Možné hodnoty jsou:

### \* STEJNÉ

Atribut se nemění.

### \* ŽÁDNÉ

Název připojení je prázdný.

### jméno-připojení

Uveďte název připojení, jak je vyžadováno protokolem přenosu:

- Pro \*LU62 uveďte název objektu CSI.
- Pro \*TCP uveďte buď název hostitele nebo síťovou adresu vzdáleného počítače (nebo lokálního počítače pro kanály příjemce klastru). To může být následováno volitelným číslem portu uzavřeným v závorkách.

Na platformách AIX, HP-UX, IBM i, Linux, Solaris a Windows je parametr názvu připojení TCP/IP přijímacího kanálu klastru nepovinný. Pokud ponecháte název připojení prázdný, vygeneruje IBM MQ název připojení za vás a bude předpokládat výchozí port a bude používat aktuální adresu IP systému. Výchozí číslo portu můžete přepsat, ale i nadále se bude používat aktuální adresa IP systému. Pro každý název připojení ponechte název IP prázdný a zadejte číslo portu do závorek. Např.:

```
(1415)
```

Vygenerovaný název CONNAME je vždy v tečkované dekadické notaci (IPv4) nebo v hexadecimální notaci (IPv6), a nikoli ve tvaru alfanumerického názvu hostitele DNS.

Kde není uveden port, předpokládá se výchozí port 1414.

Pro kanály příjemce klastru se název připojení týká lokálního správce front a pro ostatní kanály se týká cílového správce front.

Tento parametr je požadován pro kanály s typem kanálu (CHLTYPE) \*SDR, \*RQSTR, \*CLTCN a \*CLUSSDR. Je volitelný pro kanály \*SVR a \*CLUSRCVR a není platný pro kanály \*RCVR nebo \*SVRCN.

## Název transakčního programu (TPNAME)

Tento parametr je platný pouze pro kanály s TRPTYPE definovaným jako LU 6.2.

Tento parametr musí být nastaven na název programu transakce architektury SNA, pokud CONNAME neobsahuje název objektu strany, v tomto případě musí být nastaven na mezery. Název se vezme místo objektu strany komunikací rozhraní CPI-C.

Tento parametr není platný pro kanály s CHLTYPE definovaným jako \*RCVR.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Hodnota tohoto atributu se nezmění.

**\* ŽÁDNÉ**

Není zadán žádný název programu transakce.

**\* PRÁZDNÝ**

Název programu transakce se vezme z objektu strany komunikací rozhraní CPI-C. Název objektu strany musí být uveden v parametru CONNAME.

**jméno-programu-transakce**

Uvedte název programu transakce architektury SNA.

## Název režimu (MODENAME)

Tento parametr je platný pro kanály s TRPTYPE definovaným jako LU 6.2. Pokud TRPTYPE není definován jako LU 6.2, jsou data ignorována a není vydána žádná chybová zpráva.

Pokud je hodnota uvedena, musí být nastavena na název režimu architektury SNA, pokud CONNAME neobsahuje název objektu strany, v tomto případě musí být nastavena na mezery. Název se pak vezme z objektu strany komunikací rozhraní CPI-C.

Tento parametr není platný pro kanály s CHLTYPE definovaným jako \*RCVR nebo \*SVRCONN.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Hodnota tohoto atributu se nezmění.

**\* ŽÁDNÉ**

Není zadán žádný název režimu.

**\* PRÁZDNÝ**

Název se vezme z objektu strany komunikací rozhraní CPI-C. Musí být uvedeno v parametru CONNAME.

**název-režimu-SNA**

Uvedte název režimu architektury SNA.

## Přenosová fronta (TMQNAME)

Uvádí název přenosové fronty.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**název-přenosové-fronty**

Uvedte název přenosové fronty. Název přenosové fronty je požadován, pokud je CHLTYPE definován jako \*SDR nebo \*SVR.

Pro ostatní typy kanálu nemusí být tento parametr uveden.

## agent kanálu zpráv (MCANAME)

Tento parametr je vyhrazený a neměl by se používat.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\* ŽÁDNÉ**

Název programu sběrnice MCA je prázdný.

Tento parametr nelze zadat, pokud je CHLTYPE definován jako \*RCVR, \*SVRCN nebo \*CLTCN.

## ID uživatele agenta kanálu zpráv (MCAUSRID)

Uvádí identifikátor uživatele agenta oznamovacího kanálu, který má být použit agentem oznamovacího kanálu pro autorizaci pro přístup k prostředkům MQ, včetně (pokud PUTAUT je \*DFT) autorizace pro vložení zprávy do cílové fronty pro kanály příjemce nebo žadatele.

Možné hodnoty jsou:

### \* STEJNÉ

Atribut se nemění.

### \* ŽÁDNÉ

Agent oznamovacího kanálu používá výchozí identifikátor uživatele.

### \* VEŘEJNÉ

Používá obecné oprávnění.

### mca-user-identifikátor

Uveďte identifikátor uživatele, který se má použít.

Tento parametr nelze zadat pro typ kanálu (CHLTYPE) \*CLTCN.

## Typ agenta kanálu zpráv (MCATYPE)

Uvádí, zda by měl být program agenta oznamovacího kanálu spuštěn jako vlákno nebo jako proces.

Možné hodnoty jsou:

### \* STEJNÉ

Atribut se nemění.

### \* PROCES

Agent oznamovacího kanálu je spuštěn jako oddělený proces.

### \* PODPROCES

Agent oznamovacího kanálu je spuštěn jako oddělené vlákno.

Tento parametr může být uveden pouze pro kanály s CHLTYPE definovaným jako \*SDR, \*SVR, \*RQSTR, \*CLUSSDR nebo \*CLUSRCVR.

## Interval dávek (BATCHINT)

Minimální množství času v milisekundách, kdy kanál ponechá dávku otevřenou.

Dávka se ukončí tím, že se nejprve vyskytne následující situace: zprávy BATCHSZ byly odeslány, byly odeslány bajty BATCLIM, nebo je přenosová fronta prázdná a BATCHINT byl překročen.

Výchozí hodnota je 0, která znamená, že je dávka ukončena, jakmile je přenosová fronta prázdná (nebo je dosažen limit BATCHSZ).

Uveďte hodnotu v rozsahu od 0 do 999999999.

Tento parametr je platný pro kanály s CHLTYPE definovaným jako \*SDR, \*SVR, \*CLUSSDR nebo \*CLUSRCVR.

Možné hodnoty jsou:

### \* STEJNÉ

Hodnota tohoto atributu se nezmění.

### batch-interval

Uveďte hodnotu v rozsahu od 0 do 999999999.

## Velikost dávky (BATCHSIZE)

Uvádí maximální počet zpráv, které mohou být odeslány dolů kanálem před provedením kontrolního bodu.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**velikost dávky**

Uveďte hodnotu v rozsahu 1 až 9999.

Tento parametr nelze zadat pro typ kanálu (CHLTYPE) \*CLTCN nebo \*SVRCN.

### **Interval odpojení (DSCITV)**

Uvádí interval odpojení, který definuje maximální počet sekund, který bude kanál čekat na zprávy, aby je mohl přidat do přenosové fronty před uzavřením kanálu.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**interval odpojení**

Uveďte hodnotu v rozsahu od 0 do 999999.

Tento parametr nelze určit pro kanály typu (CHLTYPE) \*RCVR, \*RQSTR nebo \*CLTCN.

### **Interval krátkých opakování (SHORTTMR)**

Uvádí interval krátkého čekání na opakování kanálu odesílatele, serveru nebo klastru (\*SDR, \*SVR, \*CLUSDR nebo \*CLUSRCVR), který je spuštěn automaticky iniciátorem kanálu. Ten definuje interval mezi pokusy zavést připojení ke vzdálenému počítači.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**short-retry-interval**

Uveďte hodnotu v rozsahu od 0 do 999999999.

### **Krátký počet opakování (SHORTRTY)**

Uvádí počet krátkého opakování kanálu odesílatele, serveru nebo klastru (\*SDR, \*SVR, \*CLUSDR nebo \*CLUSRCVR), který je spuštěn automaticky iniciátorem kanálu. Ten definuje maximální počet pokusů, které jsou učiněny k navázání připojení ke vzdálenému počítači v intervalech, uvedených pomocí SHORTTMR před použitím (normálně delších) LONGRTY a LONGTMR.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**short-retry-count**

Uveďte hodnotu v rozsahu od 0 do 999999999. Hodnota 0 znamená, že žádná opakování nejsou povolena.

### **Interval dlouhých opakování (LONGTMR)**

Uvádí interval dlouhého čekání na opakování kanálu odesílatele, serveru nebo klastru (\*SDR, \*SVR, \*CLUSDR nebo \*CLUSRCVR), který je spuštěn automaticky iniciátorem kanálu. Definuje interval v sekundách mezi pokusy zavést připojení ke vzdálenému počítači po té, co byl překročen počet uvedený pomocí SHORTRTY.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

### **long-retry-interval**

Uveďte hodnotu v rozsahu od 0 do 999999999.

**Poznámka:** Z implementačních důvodů je maximální interval opakování, který lze použít, 999999; hodnoty překračující tento interval jsou považovány za 999999.

### **Počet dlouhých opakování (LONGRTY)**

Uvádí počet dlouhého opakování kanálu odesílatele, serveru nebo klastru (\*SDR, \*SVR, \*CLUSDR nebo \*CLUSRCVR), který je spuštěn automaticky iniciátorem kanálu. Ten definuje maximální počet dalších pokusů, které jsou učiněny k připojení ke vzdálenému počítači v intervalech uvedených pomocí LONGTMR po překročení počtu uvedeného pomocí SHORTRTY. Pokud není po definovaném počtu pokusů připojení zavedeno, je zaprotokolována chybová zpráva.

Možné hodnoty jsou:

#### **\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

### **long-retry-count**

Uveďte hodnotu v rozsahu od 0 do 999999999. Hodnota 0 znamená, že žádná opakování nejsou povolena.

### **Uživatelská procedura zabezpečení (SCYEXIT)**

Uvádí název programu, který bude volán jako procedura ukončení zabezpečení. Pokud je definován název, který není mezerový, bude procedura ukončení vyvolána v těchto případech:

- Okamžitě po zavedení kanálu.

Před přenosem jakékoli zprávy je ukončení poskytnuta možnost podnítit toky zabezpečení k potvrzení autorizace připojení.

- Na předpisu odpovědi na tok zprávy zabezpečení.

Jakékoli toky zpráv zabezpečení, přijaté od vzdáleného procesoru na vzdáleném počítači budou předány do procedury ukončení.

Možné hodnoty jsou:

#### **\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

#### **\* ŽÁDNÉ**

Program ukončení zabezpečení není vyvolán.

### **jméno-ukončení-zabezpečení**

Uveďte název programu ukončení zabezpečení.

### **jméno-knihovny**

Uveďte název knihovny obsahující program ukončení. Tento parametr musí být přítomen, pokud je uveden název programu ukončení.

### **Uživatelská procedura zabezpečení (CSCYEXIT)**

Uvádí název programu, který bude volán jako procedura ukončení zabezpečení klienta. Pokud je definován název, který není mezerový, bude procedura ukončení vyvolána v těchto případech:

- Okamžitě po zavedení kanálu.

Před přenosem jakékoli zprávy je ukončení poskytnuta možnost podnítit toky zabezpečení k potvrzení autorizace připojení.

- Na předpisu odpovědi na tok zprávy zabezpečení.

Jakékoli toky zpráv zabezpečení, přijaté od vzdáleného procesoru na vzdáleném počítači budou předány do procedury ukončení.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\* ŽÁDNÉ**

Program ukončení zabezpečení klienta nebude vyvolán.

**jméno-ukončení-zabezpečení**

Uveďte název programu ukončení zabezpečení klienta.

## **Data uživatelské procedury zabezpečení (SCYUSRDATA)**

Uvádí maximálně 32 znaků uživatelských dat, která jsou předána programu ukončení zabezpečení.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\* ŽÁDNÉ**

Uživatelská data programu ukončení zabezpečení nejsou uvedena.

**security-exit-user-data**

Uveďte uživatelská data pro proceduru ukončení zabezpečení.

## **Ukončení odeslání (SNDEXIT)**

Uvádí vstupní bod programu, který se má volat jako procedura ukončení odeslání. Pokud je definován název, který není mezerový, bude procedura ukončení vyvolána okamžitě před odesláním dat mimo síť. Proceduře ukončení je před přenosem poskytnuta kompletní vyrovnávací paměť přenosu; obsah vyrovnávací paměti může být podle potřeby modifikován.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\* ŽÁDNÉ**

Program ukončení odeslání nebude vyvolán.

**název-ukončení-odeslání**

Uveďte název programu ukončení odeslání.

**jméno-knihovny**

Uveďte název knihovny obsahující program ukončení. Tento parametr musí být přítomen, pokud je uveden název programu ukončení.

## **Ukončení odeslání (CSNDEXIT)**

Uvádí vstupní bod programu, který má být zavolán jako procedura ukončení odeslání klienta. Pokud je definován název, který není mezerový, bude procedura ukončení vyvolána okamžitě před odesláním dat mimo síť. Proceduře ukončení je před přenosem poskytnuta kompletní vyrovnávací paměť přenosu; obsah vyrovnávací paměti může být podle potřeby modifikován.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\* ŽÁDNÉ**

Program ukončení odeslání klienta nebude vyvolán.

**název-ukončení-odeslání**

Uveďte název programu ukončení odeslání klienta.

## Uživatelská data ukončení odeslání (SNDUSRDATA)

Uvádí maximálně 32 znaků uživatelských dat, která jsou předána programu ukončení odeslání.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\* ŽÁDNÉ**

Uživatelská data programu ukončení odeslání nejsou uvedena.

**send-exit-user-data**

Uvedte uživatelská data programu ukončení odeslání.

## Ukončení příjmu (CRCVEXIT)

Uvádí vstupní bod programu, který se má volat jako ukončení příjmu klienta. Pokud je definován název, který není mezerový, bude ukončení vyvoláno před zpracováním dat přijatých ze sítě. Ukončení je předána kompletní vyrovnávací paměť přenosu a obsah vyrovnávací paměti může být podle potřeby modifikován.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\* ŽÁDNÉ**

Program ukončení příjmu klienta nebude vyvolán.

**jméno-ukončení-přijetí**

Uvedte název programu ukončení příjmu klienta.

## Ukončení příjmu (RCVEXIT)

Uvádí vstupní bod programu, který se má volat jako ukončení příjmu. Pokud je definován název, který není mezerový, bude ukončení vyvoláno před zpracováním dat přijatých ze sítě. Ukončení je předána kompletní vyrovnávací paměť přenosu a obsah vyrovnávací paměti může být podle potřeby modifikován.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\* ŽÁDNÉ**

Program ukončení příjmu není vyvolán.

**jméno-ukončení-přijetí**

Uvedte název programu ukončení příjmu.

**jméno-knihovny**

Uvedte název knihovny obsahující program ukončení. Tento parametr musí být přítomen, pokud je uveden název programu ukončení.

## Uživatelská data ukončení příjmu (RCVUSRDATA)

Uvádí maximálně 32 znaků uživatelských dat, která jsou předána programu ukončení příjmu.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\* ŽÁDNÉ**

Uživatelská data programu ukončení příjmu nejsou uvedena.

**receive-exit-user-data**

Uvedte maximálně 32 znaků uživatelských dat pro ukončení příjmu.

## Ukončení zprávy (MSGEXIT)

Uvádí vstupní bod programu, který se má volat jako ukončení zprávy. Pokud je definován název, který není mezerový, bude ukončení vyvoláno okamžitě po načtení zprávy z přenosové fronty. Ukončení je poskytnuta celá zpráva aplikace a popisovač zprávy k modifikaci.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\* ŽÁDNÉ**

Program ukončení zprávy není vyvolán.

**jméno-ukončení-zprávy**

Uveďte název programu ukončení zprávy.

**jméno-knihovny**

Uveďte název knihovny obsahující program ukončení. Tento parametr musí být přítomen, pokud je uveden název programu ukončení.

Tento parametr nelze zadat pro typ kanálu (CHLTYPE) \*CLTCN nebo \*SVRCN.

## Uživatelská data ukončení zprávy (MSGUSRDATA)

Uvádí uživatelská data, která jsou předána programu ukončení zprávy.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\* ŽÁDNÉ**

Uživatelská data programu ukončení zprávy nejsou uvedena.

**message-exit-user-data**

Uveďte maximálně 32 znaků uživatelských dat, která jsou předána programu ukončení zprávy.

Tento parametr nelze zadat pro typ kanálu (CHLTYPE) \*CLTCN nebo \*SVRCN.

## Ukončení opakování zprávy (MSGRTYEXIT)

Uvádí vstupní bod programu, který se má volat jako ukončení opakování zprávy.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\* ŽÁDNÉ**

Program ukončení opakování zprávy není vyvolán.

**message-retry-exit-name**

Uveďte název programu ukončení opakování zprávy.

**jméno-knihovny**

Uveďte název knihovny obsahující program ukončení. Tento parametr musí být přítomen, pokud je uveden název programu ukončení.

Tento parametr nelze určit pro kanály typu (CHLTYPE) \*CLTCN, \*SDR, \*SVR, \*SVRCN nebo \*CLUSDR.

## Data uživatelské procedury opakování zprávy (MSGRTYDATA)

Uvádí uživatelská data, která jsou předána programu ukončení opakování zprávy.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.



### **\* ŽÁDNÉ**

Uživatelská data programu ukončení opakování zprávy nejsou uvedena.

### **message-retry-exit-user-data**

Uveďte maximálně 32 znaků uživatelských dat, která jsou předána programu ukončení opakování zprávy.

Tento parametr nelze určit pro kanály typu (CHLTYPE) \*CLTCN, \*SDR, \*SVR, \*SVRCN nebo \*CLUSDR.

### **Počet opakování zprávy (MSGRTYNBR)**

Uvádí počet nových pokusů kanálu, než se rozhodne, že nemůže zprávu doručit.

Tento parametr je kanálem použit jako alternativa k ukončení opakování zprávy, když je MSGRTYEXIT definován jako \*NONE.

Možné hodnoty jsou:

#### **\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

#### **číslo-opakování-zprávy**

Uveďte hodnotu v rozsahu od 0 do 999999999. Hodnota 0 indikuje, že nebudou provedena žádná opakování.

Tento parametr nelze určit pro kanály typu (CHLTYPE) \*CLTCN, \*SDR, \*SVR, \*SVRCN nebo \*CLUSDR.

### **Interval opakování zprávy (MSGRTYITV)**

Uvádí minimální časový interval, který musí uběhnout, než může kanál zopakovat operaci MQPUT. Tento čas je v milisekundách.

Tento parametr je kanálem použit jako alternativa k ukončení opakování zprávy, když je MSGRTYEXIT definován jako \*NONE.

Možné hodnoty jsou:

#### **\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

#### **číslo-opakování-zprávy**

Uveďte hodnotu v rozsahu od 0 do 999999999. Hodnota 0 indikuje, že opakování bude provedeno, jakmile to bude možné.

Tento parametr nelze určit pro kanály typu (CHLTYPE) \*CLTCN, \*SDR, \*SVR, \*SVRCN nebo \*CLUSDR.

### **Konvertovat zprávu (CVTMSG)**

Uvádí, zda by se měla být aplikační data ve zprávě před přenosem zprávy konvertovat.

Možné hodnoty jsou:

#### **\* STEJNÉ**

Hodnota tohoto atributu se nezmění.

#### **\*YES**

Aplikační data ve zprávě se před odesláním konvertují.

#### **\*NO**

Aplikační data ve zprávě se před odesláním nekonvertují.

Tento parametr nelze určit pro kanály typu (CHLTYPE) \*RCVR, \*RQSTR, \*CLTCN nebo \*SVRCN.

## Oprávnění k vložení (PUTAUT)

Uvádí, zda se identifikátor uživatele v kontextové informaci přidružený ke zprávě používá k zavedení oprávnění pro vložení zprávy do cílové fronty. To platí pouze pro kanály příjemce a žadatele (\*CLUSRCVR, \*RCVR a \*RQSTR).

Možné hodnoty jsou:

### \* STEJNÉ

Atribut se nemění.

### \* DFT

Před vložení zprávy do cílové fronty se nekontroluje oprávnění.

### \* CTX

Identifikátor uživatele v kontextové informaci se používá k zavedení oprávnění pro vložení zprávy.

Tento parametr nelze určit pro kanály typu (CHLTYPE) \*CLTCN, \*SDR, \*SVR, \*SVRCN nebo \*CLUSSDR.

## Obtěkání pořadového čísla (SEQNUMWRAP)

Uvádí maximální pořadové číslo zprávy. Když je maximum dosaženo, jsou pořadová čísla zalomena, aby začínala znovu od 1.

**Pozn.:** Maximální pořadové číslo zprávy není převoditelné; lokální a vzdálené kanály se musí zalomit na stejném čísle.

Možné hodnoty jsou:

### \* STEJNÉ

Atribut se nemění.

### sequence-number-wrap-hodnota

Uveďte hodnotu v rozsahu od 100 do 999999999.

Tento parametr nelze zadat pro typ kanálu (CHLTYPE) \*CLTCN nebo \*SVRCN.

## Maximální délka zprávy (MAXMSGLEN)

Uvádí maximální délku zprávy, která může být přenesena na kanálu. Ta je porovnána s hodnotou pro vzdálený kanál a skutečné maximum je nižší z těchto dvou hodnot.

Možné hodnoty jsou:

### \* STEJNÉ

Atribut se nemění.

### maximální-délka-zprávy

Uveďte hodnotu v rozsahu od 0 do 104857600. Hodnota 0 indikuje, že maximální délka není omezena.

## Interval prezenčního signálu (HRTBTINTVL)

Uvádí čas v sekundách mezi toky prezenčních signálů předanými z odesílající sběrnice MCA, když na přenosové frontě nejsou žádné zprávy. Při vzájemné výměně prezenčních signálů může přijímající sběrnice MCA nastavit kanál do klidového stavu. Používá se pouze pro kanály odesílatele, serveru, odesílatele klastru a příjemce klastru (\*SDR, \*SVR, \*CLUSSDR a \*CLUSRCVR).

Možné hodnoty jsou:

### \* STEJNÉ

Atribut se nemění.

### pul-beat-interval

Uveďte hodnotu v rozsahu od 0 do 999999999. Hodnota 0 znamená, že nejsou provedeny žádné vzájemné výměny prezenčních signálů.

## Rychlost netrvalých zpráv (NPMSPEED)

Uvádí, zda kanál podporuje rychlé netrvalé zprávy.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Hodnota tohoto atributu se nezmění.

**\* RYCHLÉ**

Kanál podporuje rychlé netrvalé zprávy.

**\* NORMÁLNÍ**

Kanál nepodporuje rychlé netrvalé zprávy.

Tento parametr nelze zadat pro typ kanálu (CHLTYPE) \*CLTCN nebo \*SVRCN.

## Název klastru (CLUSTER)

Název klastru, do kterého kanál náleží. Maximální délka je 48 znaků a podřizuje se pravidlům pro pojmenování objektů MQ.

Tento parametr je platný pouze pro kanály \*CLUSDR a \*CLUSRCVR. Pokud není parametr CLUSNL prázdný, musí být tento parametr prázdný.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Hodnota tohoto atributu se nezmění.

**\* ŽÁDNÉ**

Není uveden žádný název klastru.

### jméno-klastru

Název klastru, do kterého kanál náleží. Maximální délka je 48 znaků a podřizuje se pravidlům pro pojmenování objektů MQ.

## Seznam názvů klastru (CLUSNL)

Název specifikující seznam názvů klastrů, kterému odpovídá daný kanál

Tento parametr je platný pouze pro kanály \*CLUSDR a \*CLUSRCVR. Pokud není parametr CLUSTER prázdný, musí být tento parametr prázdný.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Hodnota tohoto atributu se nezmění.

**\* ŽÁDNÉ**

Není uveden žádný seznam názvů klastru.

### seznam\_klastru-seznam

Název seznamu názvů uvádějícího seznam klastrů, ke kterým kanál náleží. Maximální délka je 48 znaků a podřizuje se pravidlům pro pojmenování objektů MQ.

## Priorita síťového připojení (NETPRTY)

Priorita pro připojení do sítě. Pokud je k dispozici více cest, tak distribuované vytváření front vybírá cestu s nejvyšší prioritou. Hodnota musí být v rozsahu mezi 0 a 9, kde 0 je nejnižší priorita.

Tento parametr je platný pouze pro kanály \*CLUSRCVR.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Hodnota tohoto atributu se nezmění.

### **priorita-připojení-sítě**

Uvedte hodnotu v rozsahu 0 až 9, kde 0 je nejnižší priorita.

### **SSL CipherSpec (SSLCIPH)**

SSLCIPH uvádí CipherSpec použitou při vyjednávání kanálu pomocí SSL. Možné hodnoty jsou:

#### **\* STEJNÉ**

Hodnota tohoto atributu se nezmění.

#### **CipherSpec**

Název CipherSpec.

**Poznámka:** V produktu IBM MQ 8.0.0, opravná sada Fix Pack 2 je protokol SSLv3 a použití některých IBM MQ CipherSpecs zamítnuto. Další informace viz [Zamítnuté CipherSpecs](#).

### **Ověřování klienta SSL (SSLCAUTH)**

SSLCAUTH uvádí, zda se kanál stará o ověření klienta pomocí SSL. Parametr se používá pouze pro kanály s uvedeným SSLCIPH.

Možné hodnoty jsou:

#### **\* STEJNÉ**

Hodnota tohoto atributu se nezmění.

#### **\* POŽADOVÁNO**

Ověření klienta je požadováno.

#### **\* VOLITELNÉ**

Ověření klienta je volitelné.

Tento parametr nelze určit pro kanály typu (CHLTYPE) \*SDR, \*CLTCN nebo \*CLUSSDR.

### **Název partnera SSL (SSLPEER)**

SSLPEER uvádí název rovnocenného uzlu X500 použitého při vyjednávání kanálu pomocí SSL. Možné hodnoty jsou:

#### **\* STEJNÉ**

Hodnota tohoto atributu se nezmění.

#### **x500peername**

Název rovnocenného uzlu X500, který se má použít.

**Poznámka:** Alternativním způsobem omezení připojení k kanálům pomocí porovnání s rozlišujícím názvem SSL nebo TLS je použití záznamů ověření kanálu. U záznamů ověření kanálu lze na stejný kanál použít různé vzory rozlišujících názvů předmětů SSL nebo TLS. Je-li pro použití stejného kanálu použit oba SSLPEER a záznam ověření kanálu, musí se příchozí certifikát shodovat s oběma vzory, aby se mohl připojit. Další informace naleznete v tématu [Záznamy ověřování kanálu](#).

### **Lokální komunikační adresa (LOCLADDR)**

Uvádí lokální komunikační adresu pro kanál.

Tento parametr je platný pouze pro kanály \*SDR, \*SVR, \*RQSTR, \*CLUSSDR, \*CLUSRCVR a \*CLTCN.

Možné hodnoty jsou:

#### **\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

#### **\* ŽÁDNÉ**

Připojení je prázdné.

### **lokální adresa**

Platná pouze pro typ přenosu TCP/IP. Uveďte volitelnou adresu IP a volitelný port nebo rozsah portů použitých pro odchozí komunikace TCP/IP. Formát je:

```
LOCLADDR([ip-addr] [(low-port[, high-port])] [, [ip-addr] [(low-port[, high-port])]])
```

### **Interval prezenčního signálu dávky (BATCHEB)**

Čas v milisekundách použitý k určení, zda se na tomto kanálu vyskytne prezenční signál dávky. Prezenční signál dávky umožňuje kanálům určit, zda je vzdálená instance kanálu stále aktivní, dříve než vzniknou pochybnosti. Prezenční signál dávky se vyskytne, pokud sběrnice MCA kanálu nekomunikovala se vzdáleným kanálem v uvedeném čase.

Možné hodnoty jsou:

#### **\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

#### **interval prezenčního signálu dávky**

Uveďte hodnotu v rozsahu od 0 do 999999999. Hodnota 0 indikuje, že se prezenční signál nepoužívá.

Tento parametr nelze určit pro kanály typu (CHLTYPE) \*RCVR, \*RQSTR, \*CLTCN nebo \*SVRCN.

### **Identifikátor uživatele úlohy (USERID)**

Je použito agentem oznamovacího kanálu při pokusu zahájit zabezpečenou relaci 6.2 se vzdáleným agentem oznamovacího kanálu.

Tento parametr je platný pouze pro kanály s typem kanálu (CHLTYPE) \*SDR, \*SVR, \*RQSTR, \*CLTCN nebo \*CLUSSDR.

I když je maximální délka atributu 12 znaků, je použito pouze prvních 10 znaků.

Možné hodnoty jsou:

#### **\* STEJNÉ**

Hodnota tohoto atributu se nezmění.

#### **\* ŽÁDNÉ**

Není zadán žádný identifikátor uživatele.

#### **identifikátor-uživatele**

Uveďte identifikátor uživatele úlohy.

### **Heslo (PASSWORD)**

Je použito agentem oznamovacího kanálu při pokusu zahájit zabezpečenou relaci 6.2 se vzdáleným agentem oznamovacího kanálu.

Tento parametr je platný pouze pro kanály s typem kanálu (CHLTYPE) \*SDR, \*SVR, \*RQSTR, \*CLTCN nebo \*CLUSSDR.

I když je maximální délka atributu 12 znaků, je použito pouze prvních 10 znaků.

Možné hodnoty jsou:

#### **\* STEJNÉ**

Hodnota tohoto atributu se nezmění.

#### **\* ŽÁDNÉ**

Není zadáno žádné heslo.

#### **heslo**

Zadejte heslo.

## Interval udržení aktivity (KAINT)

Uvádí interval udržení aktivity pro tento kanál.

Možné hodnoty jsou:

### \* STEJNÉ

Atribut se nemění.

### \* AUTOMATICKY

Interval udržení aktivity je vypočten na základě vyjednané hodnoty prezenčního signálu následujícím způsobem:

- Pokud je vyjednaná hodnota HBINT větší než 0, interval udržení aktivity je nastaven na hodnotu plus 60 sekund.
- Pokud je vyjednaná hodnota HBINT 0, je použita hodnota hodnotou uvedenou příkazem KEEPALIVEOPTIONS v sadě konfiguračních dat profilu TCP.

### keep-alive-interval

Uveďte hodnotu v rozsahu od 0 do 99999.

## Kompresce záhlaví (COMPHDR)

Seznam technik komprese dat hlavičky podporovaných kanálem.

Pro typy kanálu odesílatel, server, odesílatel klastru, příjemce klastru a připojení klienta (\*SDR, \*SVR, \*CLUSSDR, \*CLUSRCVR a \*CLTCN) jsou uvedené hodnoty v pořadí preferencí s první technikou komprese podporovanou vzdáleným ukončením použitého kanálu.

Možné hodnoty jsou:

### \* STEJNÉ

Atribut se nemění.

### \* ŽÁDNÉ

Neprovádí se žádná komprese dat hlavičky.

### \* SYSTÉM

Provádí se komprese dat hlavičky.

## Kompresce zpráv (COMPMSG)

Seznam technik komprese dat zprávy podporovaných kanálem.

Pro typy kanálu odesílatel, server, odesílatel klastru, příjemce klastru a připojení klienta (\*SDR, \*SVR, \*CLUSSDR, \*CLUSRCVR a \*CLTCN) jsou uvedené hodnoty v pořadí preferencí s první technikou komprese podporovanou vzdáleným ukončením použitého kanálu.

Možné hodnoty jsou:

### \* STEJNÉ

Atribut se nemění.

### \* ŽÁDNÉ

Neprovádí se žádná komprese dat zprávy.

### \* RLE

Kompresce dat zprávy se provádí pomocí kódování délky spuštění.

### \* ZLIBFAST

Kompresce dat zprávy se provádí pomocí techniky komprese zlib. Preferuje se rychlá komprese.

### \* ZLIBHIGH

Kompresce dat zprávy se provádí pomocí techniky komprese zlib. Preferuje se vysoká úroveň komprese.

**\* ANY**

Může být použita libovolná technika komprese podporovaná správcem front. Tato volba je platná pouze pro typ kanálu příjemce, žadatel a připojení serveru (\*RCVR, \*RQSTR a \*SVRCN).

### **Monitorování kanálu (MONCHL)**

Řídí shromažďování online monitorovacích dat.

Online monitorovací data se neshromažďují, když je atribut správce front MONCHL nastaven na \*NONE.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\* QMGR**

Shromažďování monitorovacích dat je zděděno z nastavení atributu správce front MONCHL.

**\* VYPNUTO**

Shromažďování online monitorovacích dat je pro tento kanál vypnuto.

**\* NÍZKÉ**

Shromažďování monitorovacích dat je zapnuto s nízkým poměrem shromažďování dat.

**\* STŘEDNÍ**

Shromažďování monitorovacích dat je zapnuto se středním poměrem shromažďování dat.

**\* VYSOKÁ**

Shromažďování monitorovacích dat je zapnuto s vysokým poměrem shromažďování dat.

Tento parametr nelze zadat pro typ kanálu (CHLTYPE) \*CLTCN.

### **Statistika kanálů (STATCHL)**

Řídí shromažďování statistických dat.

Statistická data se neshromažďují, když je atribut správce front STATCHL nastaven na \*NONE.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\* QMGR**

Shromažďování statistických dat je založeno na nastavení atributu správce front STATCHL.

**\* VYPNUTO**

Shromažďování statistických dat je pro tento kanál vypnuto.

**\* NÍZKÉ**

Shromažďování statistických dat je zapnuto s nízkým poměrem shromažďování dat.

**\* STŘEDNÍ**

Shromažďování statistických dat je zapnuto se středním poměrem shromažďování dat.

**\* VYSOKÁ**

Shromažďování statistických dat je zapnuto s vysokým poměrem shromažďování dat.

Tento parametr nelze zadat pro typ kanálu (CHLTYPE) \*CLTCN nebo \*SVRCN.

### **Pořadí pracovních zátěží klastru (CLWLRANK)**

Uvádí úroveň vytížení klastru kanálu.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

### **cluster-workload-rank**

Úroveň vytížení klastru kanálu je v rozsahu 0 až 9.

### **Priorita pracovní zátěže klastru (CLWLPRTY)**

Uvádí prioritu vytížení klastru kanálu.

Možné hodnoty jsou:

#### **\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

### **priorita pracovní zátěže klastru**

Priorita vytížení klastru kanálu je v rozsahu 0 až 9.

### **Váha kanálu klastru (CLWLWGHT)**

Uvádí váhu vytížení klastru kanálu.

Možné hodnoty jsou:

#### **\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

### **cluster-workload-weight**

Váha vytížení klastru kanálu je v rozsahu od 1 do 99.

### **Sdílení konverzací (SHARECNV)**

Uvádí maximální počet konverzací, které mohou být sdíleny přes konkrétní instanci (soket) kanálu klienta TCP/IP.

Tento parametr je platný pro kanály s CHLTYPE definovaným jako \*CLTCN nebo \*SVRCN.

Možné hodnoty jsou:

#### **\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

#### **0**

Neuvádí žádné sdílení konverzací přes soket TCP/IP. Instance kanálu je spuštěna v režimu starším než IBM WebSphere MQ 7.0, pokud jde o:

- Zastavení a uvedení do klidového stavu administrátorem
- Synchronizační signály
- Dopředné čtení

#### **1**

Neuvádí žádné sdílení konverzací přes soket TCP/IP. K dispozici jsou synchronizační signály klienta a dopředné čtení bez ohledu na to, zda jde o volání MQGET či nikoli, a uvedení kanálu do klidového stavu lze lépe kontrolovat.

### **sdílené-konverzace**

Počet sdílených konverzací v rozsahu od 2 do 999999999.

Tento parametr je platný pouze pro kanály klientského připojení a připojení serverů.

**Poznámka:** Pokud se hodnota SHARECNV připojení klienta neshoduje s hodnotou SHARECNV připojení k serveru, použije se nižší z těchto dvou hodnot.

### **Řízení vlastností (PROPCTL)**

Uvádí, co se stane s vlastnostmi zprávy, když je zpráva odeslána správci front V6, nebo dřívější verze (správce front, který nerozumí konceptu deskriptoru vlastností).

Možné hodnoty jsou:



#### **\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

#### **\* COMPAT**

Obsahuje-li zpráva vlastnost s předponou "mcd.", "jms.", "usr." nebo "mqext.", pak všechny volitelné vlastnosti zprávy, kromě těch v deskriptoru zprávy (nebo přípony) budou umístěny v jedné nebo více hlavičkách MQRFH2 v datech zprávy dříve než bude zpráva odeslána vzdálenému správci dat.

#### **\* ŽÁDNÉ**

Všechny vlastnosti zprávy, kromě těch v deskriptoru zprávy (nebo přípony) budou odstraněny ze zprávy před jejím odesláním vzdálenému správci dat.

#### **\*ALL**

Všechny vlastnosti zprávy budou zahrnuty ve zprávě, jakmile bude odeslána vzdálenému správci dat. Vlastnosti, kromě těch v deskriptoru zprávy (nebo přípony), budou umístěny v jedné nebo více hlavičkách MQRFH2 v datech zprávy.

### **Maximum instancí (MAXINST)**

Uvádí maximální počet klientů, kteří se mohou simultánně připojit ke správci fronty přes objekt kanálu připojení serveru.

Tento atribut je platný pouze pro kanály připojení serveru.

Možné hodnoty jsou:

#### **\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

#### **maximum-instance**

Uvádí maximální počet simultánních instancí kanálu v rozsahu od 0 do 9999999.

Hodnota nula předchází všechny přístupy klienta. Pokud je hodnota zmenšena pod počet aktuálně spuštěných instancí kanálu připojení serveru, spuštěné kanály to neovlivní, ale nové instance nebude možné spustit, dokud aktuálně existující nebudou vypnuty.

### **Maximum instancí na klienta (MAXINSTC)**

Uvádí maximální počet simultánních instancí individuálního kanálu připojení k serveru, které lze spustit z jednotlivého klienta.

V tomto kontextu jsou vícenásobné připojení klienta, vycházející ze stejné adresy vzdálené sítě, považovány za jednoho klienta.

Tento atribut je platný pouze pro kanály připojení serveru.

Možné hodnoty jsou:

#### **\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

#### **Maximum-instances-per-client**

Maximální počet simultánních instancí kanálu, které lze spustit z jednotlivého klienta v rozsahu od 0 do 99999999.

Hodnota nula předchází všechny přístupy klienta. Pokud je hodnota zmenšena pod počet aktuálně spuštěných instancí kanálu připojení serveru z jednotlivého klienta, spuštěné kanály to neovlivní, ale nové instance nebude možné spustit, dokud aktuálně existující nebudou vypnuty.

### **Váha kanálu klienta (CLNTWGHT)**

Vážený atribut kanálu klienta je používán, takže definice kanálu klienta lze vybrat náhodně, v závislosti na jejich vážení, kdy bude k dispozici více než jedna odpovídající definice.

Možné hodnoty jsou:

#### \* **STEJNÉ**

Atribut se nemění.

#### **client-channel-váha**

Váha kanálu klienta je v rozsahu od 0 do 99.

### **Afinita připojení (AFFINITY)**

Hodnota afinity kanálu slouží k tomu, aby si aplikace klienta, které se opakovaně připojují pomocí téhož názvu správce front, mohly vybrat, zda má být při každém připojení použita táž definice kanálu klienta.

Možné hodnoty jsou:

#### \* **STEJNÉ**

Atribut se nemění.

#### \* **UPŘEDNOSTŇOVÁNO**

První připojení v procesu čtení tabulky CCDT (Client Channel Definition table) vytváří seznam použitelných definic založených na vážení s příslušnými definicemi CLNTWGHT (0) jako první a v abecedním pořadí. Každé připojení v procesu se pokusí připojit pomocí první definice v seznamu. Pokud se navázání připojení nezdaří, je použita další definice. Neúspěšné definice CLNTWGHT(0) jsou přesunuty na konec seznamu. Definice CLNTWGHT(0) zůstávají na začátku seznamu a jsou vybrány jako první pro každé připojení.

#### \* **ŽÁDNÉ**

První připojení v procesu, které čte tabulku CCDT, vytvoří seznam použitelných definic. Všechny připojení v procesu vybírají aplikovatelnou definici, v závislosti na vážení s jakýmkoliv aplikovatelnými definicemi CLNTWGHT(0), vybranými jako první v abecedním pořadí.

### **Limit dávkových dat (BATCLIM)**

Limit pro množství dat v kilobajtech, která lze odeslat prostřednictvím kanálu před provedením bodu synchronizace. Bod synchronizace se provede po zprávě, která způsobí dosažení limitu zpráv proteklých kanálem. Hodnota nula v tomto atributu znamená, že pro dávky přes tento kanál se nepoužije žádné omezení dat.

Dávka bude ukončena, je-li splněna jedna z následujících podmínek:

- Zprávy BATCHSZ byly odeslány.
- Bylo odesláno BATCLIM bajtů.
- Přenosová fronta je prázdná a BATCHINT byl překročen.

Tento parametr je platný pouze pro kanály s typem kanálu (CHLTYPE) SDR, SVR, CLUSSDR nebo CLUSRCVR.

Hodnota musí být v rozsahu 0 až 999999. Výchozí hodnota je 5000.

Tento parametr je podporován na všech platformách.

Možné hodnoty jsou:

#### \* **STEJNÉ**

Hodnota tohoto atributu se nezmění.

#### **batch-data-limit**

Uveďte hodnotu v rozsahu od 0 do 999999.

Tento parametr může být zadán pouze pro typy kanálů (CHLTYPE) \*SDR, \*SVR, \*CLUSSDR nebo \*CLUSRCVR.

### **Výchozí opakované připojení klienta (DFTRECON)**

Určuje, zda se klientské připojení automaticky znovu připojí k aplikaci klienta, pokud se její připojení přerušilo.

**\* STEJNÉ**

Hodnota tohoto atributu se nezmění.

**\*NO**

Pokud není přepsáno produktem MQCONNX, klient se automaticky nepřipojí automaticky.

**\*YES**

Pokud není přepsáno produktem MQCONNX, klient se znovu připojí automaticky.

**\* QMGR**

Pokud nebude přepsán produktem MQCONNX, klient se znovu připojí automaticky, ale pouze se stejným správcem front. Volba QMGR má stejný účinek jako MQCNO\_RECONNECT\_Q\_MGR.

**\* VYPNUTO**

Opětovné připojení je zakázáno, i když je vyžádáno klientským programem pomocí volání modulu MQCONNX MQI.

Tento parametr je zadán pro kanál připojení klienta, (CHLTYPE) \*CLTCN

**Příklady**

Není

**Chybové zprávy**

Neznámý

**Změna žurnálu správce front (CHGMQMJRN)****Kde je povoleno spustit**

Všechna prostředí (\*ALL)

**Bezpečnost podprocesů**

Ano

Příkaz Změna žurnálu správce front (CHGMQMJRN) změni žurnál správce front. Tento příkaz můžete použít například ke změně typu vzdálené replikace žurnálu, použitého k záloze nebo pro správce front hromadných instancí.

**Parametry**

Klíčové slovo	Popis	Volby	Notes
<u>MQMNAME</u>	Název správce front zpráv	Hodnota znaku, *DFT	Volitelné, Poziční 1
<u>JRN</u>	Žurnál správce front	Hodnota znaku, *DFT	Volitelné, Poziční 2
<u>RMTJNRDB</u>	Vzdálená relační databáze	Hodnota znaku	Volitelné, Poziční 3
<u>RMTJRNSTS</u>	Stav vzdáleného žurnálu	*ACTIVE, *INACTIVE	Volitelné, Poziční 4
<u>RMTJRNDLV</u>	Doručení vzdáleného žurnálu	*SYNC, *ASYN	Volitelné, Poziční 5
<u>RMTJRNTIMO</u>	Limit sync. vzdál. žurnálů	1-3600, *DFT	Volitelné, Poziční 6

**Název správce front zpráv (MQMNAME)**

Uvádí název správce front zpráv, přidruženého k žurnálu.

### **jméno-správce-front**

Uveďte název správce front. Název může obsahovat až 48 znaků. Pokud systém používá dvoubajtovou znakovou sadu (DBCS), bude maximální počet znaků zredukován.

### **Žurnál správce front (JRN)**

Uvádí název žurnálu, který se má vytvořit.

Možné hodnoty jsou:

#### **\* DFT**

Název žurnálu zvolí systém. Pokud lokální žurnál správce front již v tomto systému existuje - použije se název existujícího místního žurnálu, jinak bude generován jedinečný název ve formátu AMQxJRN, kde x je znak v rozsahu 'A - Z'.

### **jméno-žurnálu**

Uveďte název žurnálu. Název může obsahovat až 10 znaků. Žurnálový zásobník bude pocházet z tohoto názvu žurnálu osekáním po čtvrtém znaku (nebo posledním znaku, pokud je název kratší než 4 znaky) a přidáním nul na konec. Pokud knihovna lokálního správce front již obsahuje lokální žurnál, musí jeho název odpovídat uvedenému. V knihovně správce front může existovat pouze jeden lokální žurnál. DLTMQM neodebere artefakty žurnálu z knihovny správce front, kromě těch, co mají předponu "AMQ".

### **Vzdálená relační databáze (RMTJNRDB)**

Uvádí název položky adresáře relační databáze, která obsahuje název vzdáleného umístění cílového systému. Použijte příkaz WRKRDBDIRE k vyhledání existující položky nebo konfiguraci nové položky adresáře relační databáze cílového systému.

#### **relační-položka-adresáře-databáze**

Uveďte název položky adresáře relační databáze. Název může obsahovat až 18 znaků.

### **Stav vzdáleného žurnálu (RMTJRNSTS)**

Uvádí, zda je vzdálený žurnál připraven na příjem záznamu žurnálu z lokálního žurnálu správců front.

Možné hodnoty jsou:

#### **\* AKTIVNÍ**

Vzdálený žurnál je připraven na příjem záznamů žurnálu z lokálního žurnálu správce front. Replikace položek žurnálu začíná nejstarším lokálním žurnálem, požadovaným k provedení úplného obnovení média a restartování správce front. Pokud tyto body obnovy neexistují, replikace začne s momentálně připojeným lokálním žurnálovým zásobníkem.

#### **\* NEAKTIVNÍ**

Vzdálený žurnál není připraven na příjem záznamů žurnálu z lokálního žurnálu správce front.

### **Doručení vzdáleného žurnálu (RMTJRNDLV)**

Uvádí, zda při aktivaci vzdáleného žurnálu jsou položky žurnálu replikovány synchronně nebo nesynchronně. Pozn.: Tento parametr je ignorován, pokud bylo uvedeno RMTJRNSTS(\*INACTIVE).

Možné hodnoty jsou:

#### **\* SYNCHRONIZACE**

Vzdálený žurnál je replikován synchronně se žurnálem lokálního správce front.

#### **\* ASYNCHRONNÍ**

Vzdálený žurnál je replikován asynchronně se žurnálem lokálního správce front.

## Limit sync. vzdál. Časový limit (RMTJRNTIMO)

Uvádí maximální dobu (v sekundách), po kterou se má čekat na odezvu ze vzdáleného systému při použití synchronní replikace se vzdáleným žurnálováním. Není-li odezva přijata ze vzdáleného systému během časového limitu, prostředí vzdáleného žurnálu se automaticky deaktivuje. Pozn.: Tento parametr je ignorován, pokud bylo uvedeno RMTJRNDLV(\*ASYNC) nebo RMTJRNSTS(\*INACTIVE).

Možné hodnoty jsou:

### \* DFT

System používá výchozí hodnotu 60 sekund, po které se bude čekat na odezvu ze vzdáleného systému.

### 1-3600

Uveďte maximální počet sekund, po které se bude čekat na odezvu ze vzdáleného systému. Všimněte si, že tato volba je k dispozici pouze v operačních systémech IBM i V6R1M0 a novějších.

## Příklady

Není

## Chybové zprávy

Neznámý

## Změna listeneru MQ (CHGMQMLSR)

### Kde je povoleno spustit

Všechna prostředí (\*ALL)

### Bezpečnost podprocesů

Ano

Příkaz Změna listeneru MQ (CHGMQMLSR) mění uvedené atributy existující definice listeneru MQ.

## Parametry

Klíčové slovo	Popis	Volby	Notes
<u>Číslo LSRNAME</u>	Název modulu listener	Hodnota znaku	Povinné, Klíč, Poziční 1
<u>MQMNAME</u>	Název správce front zpráv	<i>Hodnota znaku</i> , *DFT	Volitelný, Klíč, Poziční 2
<u>TEXT</u>	Textový 'popis'	<i>Znaková hodnota</i> , *BLANK, *SAME	Volitelné, Poziční 3
<u>CONTROL</u>	Řízení listeneru	*SAME, *MANUAL, *QMGR, *STARTONLY	Volitelné, Poziční 4
<u>PORT</u>	Číslo portu	0-65535, *SAME	Volitelné, Poziční 5
<u>IPADDR</u>	IP adresa	<i>Znaková hodnota</i> , *BLANK, *SAME	Volitelné, Poziční 6
<u>BACKLOG</u>	Zpětný protokol listener	0-999999999, *SAME	Volitelné, Poziční 7

## Název modulu listener (LSRNAME)

Název definice listeneru MQ, která se má změnit.

Možné hodnoty jsou:

**název\_modulu listener**

Uvedte název definice listeneru. Maximální délka řetězce je 48 bajtů.

**Název správce front zpráv (MQMNAME)**

Uvádí název správce front.

Možné hodnoty jsou:

**\* DFT**

Pouliť výchozího správce front.

**jméno-správce-front**

Název správce front zpráv.

**Text 'description' (TEXT)**

Uvádí text, který stručně popisuje definici listeneru.

**Pozn.:** Délka pole je 64 bajtů a maximální počet znaků se sníží, pokud systém používá dvoubajtovou znakovou sadu (DBCS).

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\* PRÁZDNÝ**

Text je nastavený na prázdný řetězec.

**description**

Uvedte maximálně 64 znaků uzavřených v apostrofech.

**Řízení listeneru (CONTROL)**

Zda je listener spuštěn automaticky při spuštění správce front.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\* RUČNÍ**

Listener není automaticky spuštěn nebo zastaven.

**\* QMGR**

Listener je spuštěn a zastaven, když je správce front spuštěn a zastaven.

**\* POUZE START\_**

Listener je spuštěn, když je správce front spuštěn, ale není automaticky zastaven, když je správce front zastaven.

**Číslo portu (PORT)**

Číslo portu, který má listener použit.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**číslo-portu**

Číslo portu, který se má použít.

**Adresa IP (IPADDR)**

IP adresa, kterou má listener použit.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**adresa IP**

IP adresa, která se má použít.

### Nevyřízené požadavky modulu listener (BACKLOG)

Počet požadavků na souběžné připojení, které listener podporuje.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**Nevyřízené položky**

Počet podporovaných požadavků na souběžné připojení.

### Příklady

Není

### Chybové zprávy

Neznámý

## Změna seznamu názvů MQ (CHGMQMNL)

**Kde je povoleno spustit**

Všechna prostředí (\*ALL)

**Bezpečnost podprocesů**

Ano

Příkaz Změna seznamu názvů MQ (CHGMQMNL) změní seznam názvů v seznamu názvů specifikovaného ve vybraném lokálním správci front.

### Parametry

Klíčové slovo	Popis	Volby	Notes
<u>Namelist</u> , Seznam názvů	Seznam názvů	Hodnota znaku	Povinné, Klíč, Poziční 1
<u>MQMNAME</u>	Název správce front zpráv	<i>Hodnota znaku</i> , <b>*DFT</b>	Volitelný, Klíč, Poziční 2
<u>TEXT</u>	Textový 'popis'	<i>Znaková hodnota</i> , <b>*BLANK, *SAME</b>	Volitelné, Poziční 3
<u>NAMES</u>	Seznam jmen	Hodnoty (až do 256 opakování): <i>Znaková hodnota</i> , <b>*BLANKS, *SAME, *NONE</b>	Volitelné, Poziční 4

### Seznam názvů (NAMELIST)

Název seznamu názvů, který má být změněn.

**seznam názvů**

Zadejte název seznamu názvů. Maximální délka řetězce je 48 bajtů.

## Název správce front zpráv (MQMNAME)

Uvádí název správce front zpráv.

Možné hodnoty jsou:

### \* DFT

Použije se výchozí správce front.

### jméno-správce-front-zpráV

Uveďte název správce front.

## Text 'description' (TEXT)

Určuje text, který stručně popisuje seznam názvů.

**Pozn.:** Délka pole je 64 bajtů a maximální počet znaků se sníží, pokud systém používá dvoubajtovou znakovou sadu (DBCS).

### \* STEJNÉ

Atribut se nemění.

### description

Uveďte maximálně 64 znaků uzavřených v apostrofech.

## Seznam názvů (NAMES)

Seznam názvů. Jedná se o seznam názvů, které mají být vytvořeny. Názvy mohou být libovolného typu, ale musí odpovídat pravidlům pro pojmenování objektů MQ .

### \* STEJNÉ

Atribut se nemění.

### seznam názvů

Seznam, který se má vytvořit. Prázdný seznam je platný.

## Příklady

Není

## Chybové zprávy

Neznámý

## Změna procesu MQ (CHGMQMPRC)

### Kde je povoleno spustit

Všechna prostředí (\*ALL)

### Bezpečnost podprocesů

Ano

Příkaz Změna procesu MQ (CHGMQMPRC) změní zadané atributy existující definice procesu MQ .

## Parametry

Klíčové slovo	Popis	Volby	Notes
<u>NÁZEV TISKÁRNY</u>	Název procesu	Hodnota znaku	Povinné, Klíč, Poziční 1
<u>MQMNAME</u>	Název správce front zpráv	<i>Hodnota znaku</i> , *DFT	Volitelný, Klíč, Poziční 2
<u>TEXT</u>	Textový 'popis'	<i>Znaková hodnota</i> , *BLANK, *SAME	Volitelné, Poziční 3



Klíčové slovo	Popis	Volby	Notes
<u>TYP APLIKACE</u>	Typ aplikace	<i>Celé číslo, *SAME, *CICS, *MVS, *IMS, *OS2, *DOS, *UNIX, *QMGR, *OS400, *WINDOWS, *CICS_VSE, *WINDOWS_NT, *VMS, *NSK, *VOS, *IMS_BRIDGE, *XCF, *CICS_BRIDGE, *NOTES_AGENT, *BROKER, *JAVA, *DQM</i>	Volitelné, Poziční 4
<u>AppID</u>	Identifikátor aplikace	<i>Hodnota znaku, *SAME</i>	Volitelné, Poziční 5
<u>USRDMATA</u>	Data uživatele	<i>Hodnota znaku, *SAME, *NONE</i>	Volitelné, Poziční 6
<u>EnvData</u>	Data prostředí	<i>Hodnota znaku, *SAME, *NONE</i>	Volitelné, Poziční 7

### Název procesu (PRCNAME)

Název definice procesu, která má být změněna.

Možné hodnoty jsou:

#### jméno-procesu

Uvedte název definice procesu. Maximální délka řetězce je 48 bajtů.

### Název správce front zpráv (MQMNAME)

Uvádí název správce front.

Možné hodnoty jsou:

#### \* DFT

Použít výchozího správce front.

#### jméno-správce-front

Název správce front zpráv.

### Text 'description' (TEXT)

Uvádí text, který stručně popisuje definici procesu.

**Pozn.:** Délka pole je 64 bajtů a maximální počet znaků se sníží, pokud systém používá dvoubajtovou znakovou sadu (DBCS).

Možné hodnoty jsou:

#### \* STEJNÉ

Atribut se nemění.

#### \* PRÁZDNÝ

Text je nastavený na prázdný řetězec.

#### description

Uvedte maximálně 64 znaků uzavřených v apostrofech.

### Typ aplikace (APPTYPE)

Typ spuštěné aplikace.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\* CICS**

Reprezentuje aplikaci produktu CICS/400 .

**\* MVS**

Reprezentuje aplikaci MVS.

**\* IMS**

Reprezentuje aplikaci produktu IMS .

**\* OS2**

Reprezentuje aplikaci OS/2.

**\* DOS**

Reprezentuje aplikaci DOS.

**\* UNIX**

Reprezentuje aplikaci produktu UNIX .

**\* QMGR**

Reprezentuje správce front.

**\* OS400**

Reprezentuje aplikaci produktu IBM i .

**\* OKNA**

Reprezentuje aplikaci produktu Windows .

**\* CICS\_VSE**

Reprezentuje aplikaci produktu CICS/VSE .

**\* WINDOWS\_NT**

Reprezentuje aplikaci produktu Windows NT .

**\* VMS**

Reprezentuje aplikaci VMS.

**\* NSK**

Reprezentuje aplikaci Tandem/NSK.

**\* VOS**

Reprezentuje aplikaci VOS.

**\* IMS\_BRIDGE**

Reprezentuje aplikaci mostu IMS.

**\* XCF**

Reprezentuje aplikaci XCF.

**\* CICS\_BRIDGE**

Reprezentuje aplikaci produktu CICS bridge .

**\* AGENT NOTES\_AGENTA**

Reprezentuje aplikaci produktu Lotus Notes .

**\* ZPROSTŘEDKOVATEL**

Reprezentuje aplikaci zprostředkovatele.

**\* JAVA**

Reprezentuje aplikaci produktu Java .

**\* DQM**

Reprezentuje aplikaci DQM.

**uživatel-hodnota**

Uživatelsky definovaný typ aplikace v rozsahu 65536 až 999999999.

## Identifikátor aplikace (APPID)

Identifikátor aplikace. Jedná se o název aplikace, která má být spuštěna, na platformě, pro kterou se příkaz zpracovává. Obvykle se jedná o název programu a název knihovny.

Možné hodnoty jsou:

### \* STEJNÉ

Atribut se nemění.

### id-aplikace

Maximální délka je 256 znaků.

## Uživatelská data (USRDATA)

Znakový řetězec, který obsahuje informace o uživateli vztahující se k aplikaci, jak je definováno APPID, ke spuštění.

Možné hodnoty jsou:

### \* STEJNÉ

Atribut se nemění.

### \* ŽÁDNÉ

Uživatelská data jsou prázdná.

### uživatelská-data

Uveďte až 128 znaků uživatelských dat.

## Data prostředí (ENVDATA)

Znakový řetězec, který obsahuje informace o prostředí vztahující se k aplikaci, jak je definováno APPID, ke spuštění.

Možné hodnoty jsou:

### \* STEJNÉ

Atribut se nemění.

### \* ŽÁDNÉ

Data prostředí jsou prázdná.

### prostředí-data

Maximální délka je 128 znaků.

## Příklady

Není

## Chybové zprávy

Neznámý

## Změna fronty MQ (CHGMQM)

### Kde je povoleno spustit

Všechna prostředí (\*ALL)

### Bezpečnost podprocesů

Ano

Změna fronty MQ ( **CHGMQM** ) mění uvedené atributy existující fronty MQ .

## Parametry

Klíčové slovo	Popis	Volby	Notes
<u>QNAME</u>	Název fronty	Hodnota znaku	Povinné, Klíč, Poziční 1
<u>MQMNAME</u>	Název správce front zpráv	Hodnota znaku, <b>*DFT</b>	Volitelný, Klíč, Poziční 2
<u>QTYPE</u>	Typ fronty	Hodnota znaku	Volitelné, Poziční 3
<u>Vynutit</u>	Vynutit	<b>*NO</b> , <b>*YES</b>	Volitelné, Poziční 4
<u>TEXT</u>	Textový 'popis'	Znaková hodnota, <b>*BLANK</b> , <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 5
<u>PUTENBL</u>	Vlofení povoleno	<b>*SAME</b> , <b>*NO</b> , <b>*YES</b>	Volitelné, Poziční 6
<u>DFTPTY</u>	Výchozí priorita zpráv	0-9, <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 7
<u>DFTMSGPST</u>	Výchozí trvalost zpráv	<b>*SAME</b> , <b>*NO</b> , <b>*YES</b>	Volitelné, Poziční 8
<u>NÁZEV TISKÁRNÝ</u>	Název procesu	Hodnota znaku, <b>*NONE</b> , <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 9
<u>TRGENBL</u>	Spouštěč povolen	<b>*SAME</b> , <b>*NO</b> , <b>*YES</b>	Volitelné, Poziční 10
<u>GETENBL</u>	Získání povoleno	<b>*SAME</b> , <b>*NO</b> , <b>*YES</b>	Volitelné, Poziční 11
<u>SHARE</u>	Sdílení povoleno	<b>*SAME</b> , <b>*NO</b> , <b>*YES</b>	Volitelné, Poziční 12
<u>DFTSHARE</u>	Výchozí volba sdílení	<b>*SAME</b> , <b>*NO</b> , <b>*YES</b>	Volitelné, Poziční 13
<u>MSGDLYSEQ</u>	Pořadí doručení zpráv	<b>*SAME</b> , <b>*PTY</b> , <b>*FIFO</b>	Volitelné, Poziční 14
<u>HDNBKTCNT</u>	Stvrdit počet odvolaných	<b>*SAME</b> , <b>*NO</b> , <b>*YES</b>	Volitelné, Poziční 15
<u>TRGTYPE</u>	Typ spouštěče	<b>*SAME</b> , <b>*FIRST</b> , <b>*ALL</b> , <b>*DEPTH</b> , <b>*NONE</b>	Volitelné, Poziční 16
<u>TRGDEPTH</u>	Hloubka spouštěče	1-999999999, <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 17
<u>TRGMSGPTY</u>	Priorita zpráv spouštěče	0-9, <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 18
<u>TRGDATA</u>	Data spouštěče	Hodnota znaku, <b>*NONE</b> , <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 19
<u>RTNITV</u>	Interval uchování	0-999999999, <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 20
<u>MAXDEPTH</u>	Maximální hloubka fronty	0-999999999, <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 21
<u>MAXMSGLEN</u>	Maximální délka zprávy	0-104857600, <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 22
<u>BKTTHLD</u>	Práh vrácení	0-999999999, <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 23
<u>BKTQNAME</u>	Zpětné jméno přefrontování	Hodnota znaku, <b>*NONE</b> , <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 24
<u>INITQNAME</u>	Inicializační fronta	Hodnota znaku, <b>*NONE</b> , <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 25
<u>USAGE</u>	Použití	<b>*SAME</b> , <b>*NORMAL</b> , <b>*TMQ</b>	Volitelné, Poziční 26
<u>DFNTYPE</u>	Typ definice	<b>*SAME</b> , <b>*TEMPDYN</b> , <b>*PERMDYN</b>	Volitelné, Poziční 27
<u>TGTQNAME</u>	Cílový objekt	Hodnota znaku, <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 28

<b>Klíčové slovo</b>	<b>Popis</b>	<b>Volby</b>	<b>Notes</b>
<u>RMTQNAME</u>	Vzdálená fronta	<i>Hodnota znaku</i> , <b>*SAME</b> , *NONE	Volitelné, Poziční 29
<u>RMTMQMNAME</u>	Vzdálený správce front zpráv	<i>Hodnota znaku</i> , <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 30
<u>TMQNAME</u>	Přenosová fronta	<i>Hodnota znaku</i> , *NONE, <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 31
<u>HIGHHLD</u>	Hloubka fronty s prahovou hodnotou	0-100, <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 32
<u>LOWTHLD</u>	Nízká prahová hodnota hloubky fronty	0-100, <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 33
<u>ÚPLNÝ</u>	Události zaplnění fronty povoleny	<b>*SAME</b> , *NO, *YES	Volitelné, Poziční 34
<u>HIGHEVT</u>	Události vysoké fronty povoleny	<b>*SAME</b> , *NO, *YES	Volitelné, Poziční 35
<u>MALÉ VEDENÍ</u>	Události nízké fronty povoleny	<b>*SAME</b> , *NO, *YES	Volitelné, Poziční 36
<u>SRVITV</u>	Servisní interval	0-999999999, <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 37
<u>SRVEVT</u>	Události servisního intervalu	<b>*SAME</b> , *HIGH, *OK, *NONE	Volitelné, Poziční 38
<u>SEZNAM DANŮ</u>	Podpora seznamu distribuce	<b>*SAME</b> , *NO, *YES	Volitelné, Poziční 39
<u>Klastr</u>	Jméno klastru	<i>Hodnota znaku</i> , <b>*SAME</b> , *NONE	Volitelné, Poziční 40
<u>CLUSNL</u>	Seznam jmen klastru	<i>Hodnota znaku</i> , *NONE, <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 41
<u>DEFBIND</u>	Předvolená vazba	<b>*SAME</b> , *OPEN, *NOTFIXED, *GROUP	Volitelné, Poziční 42
<u>CLWLRANK</u>	Rozsah vytížení klastru	0-9, <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 43
<u>CLWLPRTY</u>	Priorita vytížení klastru	0-9, <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 44
<u>CLWLUSEQ</u>	Použití fronty vytížení klastru	<b>*SAME</b> , *QMGR, *LOCAL, *ANY	Volitelné, Poziční 45
<u>MONQ</u>	Monitorování fronty	<b>*SAME</b> , *QMGR, *OFF, *LOW, *MEDIUM, *HIGH	Volitelné, Poziční 46
<u>STATQ</u>	Statistiky fronty	<b>*SAME</b> , *QMGR, *OFF, *ON	Volitelné, Poziční 47
<u>ACCTQ</u>	Účtování fronty	<b>*SAME</b> , *QMGR, *OFF, *ON	Volitelné, Poziční 48
<u>NPMCLASS</u>	Třída netrvalých zpráv	<b>*SAME</b> , *NORMAL, *HIGH	Volitelné, Poziční 49
<u>MSGREADAHD</u>	Čtení zpráv předem	<b>*SAME</b> , *DISABLED, *NO, *YES	Volitelné, Poziční 50
<u>DFTPUTRESP</u>	Odezva výchozího umístění	<b>*SAME</b> , *SYNC, *ASYN	Volitelné, Poziční 51

Klíčové slovo	Popis	Volby	Notes
<u>PROPCTL</u>	Řízení vlastnosti	<b>*SAME</b> , *COMPAT, *NONE, *ALL, *FORCE, *V6COMPAT	Volitelné, Poziční 52
<u>TARGETYPE</u>	Cílový typ	<b>*SAME</b> , *QUEUE, *TOPIC	Volitelné, Poziční 53
<u>Vlastní</u>	Vlastní atribut	<i>Znaková hodnota</i> , *BLANK, <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 54
<u>“CLCHNAME” na stránce 277</u>	Název kanálu odesílatele klastru	<i>Hodnota znaku</i> , *NONE, <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 55

### Název fronty (QNAME)

Název fronty, která se má změnit.

Možné hodnoty jsou:

#### jméno-fronty

Uved'te název fronty.

### Název správce front zpráv (MQMNAME)

Uvádí název správce front zpráv.

Možné hodnoty jsou:

#### \*DFT

Použít výchozího správce front.

#### jméno-správce-front

Uved'te název správce front.

### Typ fronty (QTYPE)

Uvádí typ fronty, která se má změnit.

Možné hodnoty jsou:

#### \*ALS

Fronta alias.

#### \*LCL

Lokální fronta.

#### \*RMT

Vzdálená fronta.

#### \*MDL

Modelová fronta.

### Vynutit (FORCE)

Uvádí, zda by se mělo vynutit dokončení příkazu, když existují takové podmínky, že dokončení příkazu má vliv na otevřenou frontu. Podmínky závisí na typu fronty, která se mění:

#### Alias fronty

Klíčové slovo TGTQNAME je uvedeno s názvem fronty a aplikace má otevřenou alias frontu.

#### Lokální fronta

Jeden z následujících stavů znamená, že lokální fronta bude ovlivněna:

- Je uveden parametr SHARE(\*NO) a více než jedna aplikace má otevřenou lokální fronty pro vstup.

- Atribut USAGE je změněn a jedna nebo více aplikací mají otevřenou lokální frontu nebo je ve frontě jedna nebo více zpráv. (Atribut USAGE by se normálně neměl měnit, když jsou ve frontě zprávy; formát zpráv se mění, když jsou vloženy do přenosové fronty.)

### **Vzdálená fronta**

Jedna z následujících podmínek znamená, že bude ovlivněna vzdálená fronta:

- Klíčové slovo TMQNAME se uvádí s názvem přenosové fronty (nebo \*NONE) a touto změnou bude ovlivněna aplikace s otevřenou vzdálenou frontou.
- Každý klíčové slovo RMTQNAME, RMTMQMNAME nebo TMQNAME je uvedeno s názvem fronty nebo správce front a jedna nebo více aplikací má otevřenou frontu, která se pomocí této definice rozlišuje jako alias správce front.

**Poznámka:** FORCE (\*YES) se nepožaduje, pokud se tato definice používá pouze jako definice fronty pro odpovědi.

Možné hodnoty jsou:

#### **\*NO**

Příkaz sellé, jestliže příslušné podmínky jsou pravdivé.

#### **\*YES**

Vynutí se úspěšné dokončení příkazu, i když příslušné podmínky jsou pravdivé.

### **Text 'description' (TEXT)**

Uvádí text, který stručně popisuje definici fronty.

Možné hodnoty jsou:

#### **\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

#### **\* PRÁZDNÝ**

Text je nastavený na prázdný řetězec.

#### **description**

Uveďte maximálně 64 znaků uzavřených v apostrofech.

**Pozn.:** Délka pole je 64 bajtů a maximální počet znaků se sníží, pokud systém používá dvoubajtovou znakovou sadu (DBCS).

### **Povolené operace Put (PUTENBL)**

Uvádí, zda zprávy lze vkládat do fronty.

**Pozn.:** Aplikační program může vydat volání MQSET, aby změnil hodnotu tohoto atributu.

Možné hodnoty jsou:

#### **\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

#### **\*NO**

Zprávy nelze přidat do fronty.

#### **\*YES**

Zprávy mohou do fronty přidávat autorizované aplikace.

### **Výchozí priorita zprávy (DFTPTY)**

Uvádí výchozí prioritu zpráv vložených do fronty.

Možné hodnoty jsou:

#### **\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**priorita-hodnota**

Uveďte hodnotu v rozsahu 0 až 9, kde 9 je nejvyšší priorita.

**Výchozí trvalost zpráv (DFTMSGPST)**

Uvádí předvolbu pro trvalost zpráv ve frontě. Trvalost zprávy určuje, zda budou zprávy uchovány po restartu správce front.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\*NO**

Standardně se zprávy ztratí po restartu správce front.

**\*YES**

Standardně se zprávy uchovávají po restartu správce front.

**Název procesu (PRCNAME)**

Určuje lokální název procesu MQ, který identifikuje aplikaci, jež má být spuštěna při výskytu události spouštěče.

Proces nemusí být k dispozici, když se fronta vytváří, ale musí být k dispozici, aby mohla proběhnout událost spouštěče.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\* ŽÁDNÉ**

Název procesu je prázdné.

**jméno-procesu**

Zadejte název procesu MQ.

**Aktivace povolena (TRGENBL)**

Uvádí, zda se zprávy spouštěče zapisují do inicializační fronty.

**Pozn.:** Aplikační program může vydat volání MQSET, aby změnil hodnotu tohoto atributu.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\*NO**

Spouštěcí impuls není povolen. Zprávy spouštěče se nezapisují do inicializační fronty.

**\*YES**

Spouštěcí impuls je povolen. Zprávy spouštěče se zapisují do inicializační fronty.

**Povolené získání (GETENBL)**

Uvádí, zda aplikacím má být povoleno získávat zprávy z této fronty.

**Pozn.:** Aplikační program může vydat volání MQSET, aby změnil hodnotu tohoto atributu.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\*NO**

Aplikace nemohou načítat zprávy z fronty.



**\*YES**

Vhodně autorizované aplikace mohou načítat zprávy z fronty.

**Sdílení povoleno (SHARE)**

Uvádí, zda více instancí aplikací může současně otevřít tuto frontu pro vstup.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\*NO**

Pouze jediná instance aplikace může tuto frontu otevřít pro vstup.

**\*YES**

Více než jedna instance aplikace může tuto frontu otevřít pro vstup.

**Výchozí volba sdílení (DFTSHARE)**

Uvádí výchozí volbu sdílení pro aplikace otevírající tuto frontu pro vstup.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\*NO**

Standardně je požadavek na otevření určen pro výlučné použití fronty pro vstup.

**\*YES**

Standardně je požadavek na otevření určen pro sdílené použití fronty pro vstup.

**Posloupnost doručení zpráv (MSGDLYSEQ)**

Uvádí pořadí doručení zpráv.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\* PTY**

Zprávy jsou v rámci priority doručovány v logice FIFO (first-in-first-out).

**\* FIFO**

Zprávy jsou doručovány s logikou FIFO neohledně na prioritu.

**Počet vrácení zápočtu (HDNBKTCNT)**

Uvádí, zda počet vypuštěných zpráv se ukládá (utvrzuje) přes restarty správce front zpráv.

**Pozn.:** Na IBM MQ for IBM i je počet vždy tvrzený, bez ohledu na nastavení tohoto atributu.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\*NO**

Počet vypuštěných zpráv není tvrzený.

**\*YES**

Počet vypuštěných zpráv je tvrzený.

## Typ spouštěče (TRGTYPE)

Uvádí stav, který iniciuje událost spouštěče. Když je stav pravdivý, zpráva spouštěče se odešle do inicializační fronty.

**Pozn.:** Aplikační program může vydat volání MQSET, aby změnil hodnotu tohoto atributu.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\* PRVNÍ \***

Když je počet zpráv ve frontě v rozsahu od 0 do 1.

**\*ALL**

Kdykoli zpráva dorazí do fronty.

**\* HLOUBKA**

Když počet zpráv ve frontě je rovný hodnotě atributu TRGDEPTH.

**\* ŽÁDNÉ**

Žádné zprávy spouštěče se nezapisují.

## Hloubka spouštěče (TRGDEPTH)

Pro TRGTYPE(\*DEPTH) uvádí počet zprávy, které iniciují zprávu spouštěče pro inicializační frontu.

**Pozn.:** Aplikační program může vydat volání MQSET, aby změnil hodnotu tohoto atributu.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**hodnota hloubky**

Uveďte hodnotu v rozsahu od 1 do 999999999.

## Priorita zpráv spouštěče (TRGMSGPTY)

Určuje minimální prioritu, kterou musí mít zpráva před tím, než může vyústit v událost triggeru.

**Pozn.:** Aplikační program může vydat volání MQSET, aby změnil hodnotu tohoto atributu.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**priorita-hodnota**

Uveďte hodnotu v rozsahu 0 až 9, kde 9 je nejvyšší priorita.

## Data spouštěče (TRGDATA)

Uvádí až 64 znaků uživatelských dat, které správce front zahrne do zprávy spouštěče. Tato data jsou k dispozici pro monitorovací aplikaci, která zpracovává inicializační frontu, a pro aplikaci, která je spuštěná pomocí monitoru.

**Pozn.:** Aplikační program může vydat volání MQSET, aby změnil hodnotu tohoto atributu.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\* ŽÁDNÉ**

Nejsou uvedena žádná spouštěcí data.

### **spouštěcí-data**

Uvedte až 64 znaků uzavřených v apostrofech. Pro přenosovou frontu můžete použít tento parametr, abyste uvedli název kanálu, který se má spustit.

**Pozn.:** Délka pole je 64 bajtů a maximální počet znaků se sníží, pokud systém používá dvoubajtovou znakovou sadu (DBCS).

### **Interval uchování (RTNITV)**

Uvádí interval uchování. Tento interval je počet hodin, pro které může být fronta zapotřebí, založený na datu a čase, kdy byla fronta vytvořena.

Tato informace je k dispozici pro úklidovou aplikaci nebo operátora - lze ji využít pro zjištění situace, kdy ul' fronta není zapotřebí.

**Pozn.:** Správce front zpráv neodstraňuje fronty, ani nebrání odstranění vašich front, pokud jejich interval uchování dosud nevypršel. Provedení případných nezbytných akcí je na vás.

Možné hodnoty jsou:

#### **\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

#### **intervalová hodnota**

Uvedte hodnotu v rozsahu od 0 do 999999999.

### **Maximální hloubka fronty (MAXDEPTH)**

Uvádí maximální počet zpráv, které jsou ve frontě povoleny. Jiné činitele však mohou způsobit, že s frontou se zachází jako s plnou; fronta se může například jevit jako plná, jestliže není pro zprávu k dispozici žádný úložný prostor.

**Poznámka:** Je-li tato hodnota následně snížena pomocí příkazu CHGMQMQ, všechny zprávy, které jsou ve frontě, zůstanou neporušené, i když způsobí překročení nové maximální hodnoty.

Možné hodnoty jsou:

#### **\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

#### **hodnota hloubky**

Uvedte hodnotu v rozsahu od 0 do 999999999.

### **Maximální délka zprávy (MAXMSGLEN)**

Uvádí maximální délku zpráv ve frontě.

**Poznámka:** Pokud se tato hodnota následně sníží pomocí příkazu CHGMQMQ, všechny zprávy, které jsou ve frontě, zůstanou neporušené i v případě, že překročí novou maximální délku.

Aplikace mohou používat hodnotu tohoto atributu ke zjištění velikosti vyrovnávací paměti, kterou potřebují pro načtení zpráv z fronty. Proto tuto hodnotu měňte pouze tehdy, pokud víte, že to nezpůsobí nesprávnou funkci nějaké aplikace.

Možné hodnoty jsou:

#### **\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

#### **délka-hodnota**

Uvedte hodnotu v rozsahu od 0 do 100 MB. Výchozí hodnota je 4 MB.

### **Práh vrácení (BKTTHLD)**

Uvádí prahovou hodnotu vyřazených zpráv.

Aplikace běžící uvnitř portálu WebSphere Application Server a ty, které používají IBM MQ Application Server Facilities, použijí tento atribut k určení, zda by se měla zpráva zazálohovat. U všech ostatních aplikací neprovádí správce front žádnou akci založenou na hodnotě atributu, kromě toho, že umožňuje dotazování na tento atribut.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**prahová hodnota**

Uveďte hodnotu v rozsahu od 0 do 999999999.

## **Název vrácení zpráv (BKTQNAME)**

Uvádí název fronty vyřazených zpráv.

Aplikace běžící uvnitř portálu WebSphere Application Server a ty, které používají IBM MQ Application Server Facilities, tento atribut použijí k určení toho, kam by měly jít zprávy, které byly vráceny. U všech ostatních aplikací neprovádí správce front žádnou akci založenou na hodnotě atributu, kromě toho, že umožňuje dotazování na tento atribut.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\* ŽÁDNÉ**

Není uvedena žádná fronta vyřazených zpráv.

**název-fronty-backout**

Uveďte název fronty vyřazených zpráv.

## **Inicializační fronta (INITQNAME)**

Uvádí název kontinuální fronty.

**Poznámka:** Inicializační fronta musí být na stejné instanci správce front zpráv.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\* ŽÁDNÉ**

Není uvedena žádná inicializační fronta.

**název-inicializační-fronty**

Uveďte název inicializační fronty.

## **Využití (USAGE)**

Uvádí, zda je fronta pro normální použití nebo pro přenos zpráv do vzdáleného správce front zpráv.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\* NORMÁLNÍ**

Normální použití (fronta není přenosová fronta)

**\* TMO**

Fronta je přenosová fronta, která se používá pro zadržení zpráv určených pro vzdáleného správce front zpráv. Jestliže je fronta určena pro použití v situacích, kdy název přenosové fronty není výslovně zadán, název fronty musí být stejný jako název vzdáleného správce front zpráv. Další informace najdete v tématu IBM MQ Intercommunication.

## Typ definice (DFNTYPE)

Uvádí typ definice dynamické fronty, která se vytvoří, když aplikace vydá volání MQOPEN API s názvem této modelové fronty uvedeným v deskriptoru objektu.

**Poznámka:** Tento parametr se používá pouze pro definici modelové fronty.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\* TEMPDYN**

Vytvoří se dočasná dynamická fronta. Tato hodnota by neměla být uváděna s hodnotou parametrem DEFMSGPST s hodnotou \*YES.

**\* PERMDYN**

Vytvoří se trvalá dynamická fronta.

## Cílový objekt (TGTQNAME)

Uvádí název objektu, pro který je tato fronta alias.

Objekt může být správce lokální nebo vzdálené fronty, témat nebo fronty zpráv.

**Poznámka:** Cílový objekt v této chvíli nemusí existovat, ale musí existovat, když se proces pokusí otevřít alias frontu.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**název-cílového-objektu**

Uveďte název cílového objektu.

## Vzdálená fronta (RMTQNAME)

Uvádí název vzdálené fronty. To je lokální název vzdálené fronty, který je definován ve správci front uvedeném pomocí RMTQMNAME.

Jestliže bude tato definice použita pro definici alias správce front, hodnota RMTQNAME musí být prázdná ve chvíli, kdy dojde k otevření.

Jestliže se tato definice používá pro opakovací alias, je tento název fronty, která musí být opakovací frontou.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\* ŽÁDNÉ**

Není uveden žádný název vzdálené fronty (tj. název je prázdný). To lze použít, jestliže se jedná o definici alias správce front.

**jméno-vzdálené-fronty**

Uveďte název fronty vzdáleného správce front.

**Poznámka:** Název není kontrolován, aby se zajistilo, že obsahuje pouze ty znaky, které jsou normálně povoleny pro názvy front.

## Vzdálený správce front zpráv (RMTQMNAME)

Uvádí název vzdáleného správce front, na kterém je fronta RMTQNAME definována.

Jestliže aplikace otevře lokální definici vzdálené fronty, RMTMQMNAME nesmí být název připojeného správce front. Jestliže TMQNAME je prázdné, musí existovat lokální fronta téhož názvu, která se používá jako přenosová fronta.

Jestliže se tato definice používá pro alias správce front, RMTMQMNAME je název správce front, což může být název připojeného správce front. Jinak platí, že pokud je TMQNAME prázdné, když se fronta otevírá, musí existovat lokální fronta s tímto názvem, s uvedeným USAGE(\*TMQ), která se má používat jako přenosová fronta.

Jestliže se tato definice používá pro alias, určený pro odpověď, je tento název správce front, který musí být správce opakovací fronty.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**název-vzdáleného-správce-front**

Uveďte název vzdáleného správce front.

**Poznámka:** Ujistěte se, že tento název obsahuje pouze ty znaky, které jsou normálně povoleny pro názvy správce front.

## **Přenosová fronta (TMQNAME)**

Uvádí lokální název přenosové fronty, která se má použít pro zprávy určené pro vzdálenou frontu - buď pro vzdálenou frontu, nebo pro definici alias správce front.

Jestliže TMQNAME je prázdný, front se stejným názvem jako RMTMQMNAME se použije jako přenosová fronta.

Tento atribut se ignoruje, jestliže se definice používá jako alias správce front a RMTMQMNAME je název připojeného správce front.

Také se ignoruje tehdy, jestliže se definice používá jako definice alias odpovídací fronty.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\* ŽÁDNÉ**

Pro tuto vzdálenou frontu není definován žádný specifický název přenosové fronty. Hodnota tohoto atributu je nastavena tak, že všechny znaky jsou prázdné.

**název-přenosové-fronty**

Uveďte název přenosové fronty.

## **Horní prahová hodnota hloubky fronty (HIGHTHLD)**

Uvádí prahovou hodnotu, s níž se porovnává hloubka fronty, aby se vygenerovala událost nejvyšší hloubky fronty.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**prahová hodnota**

Uveďte hodnotu v rozsahu od 0 do 100. Tato hodnota se používá jako celkové procento z maximální hloubky fronty (parametr MAXDEPTH).

## **Dolní prahová hodnota hloubky fronty (LOWTHLD)**

Uvádí prahovou hodnotu, s níž se porovnává hloubka fronty, aby se vygenerovala událost nejnižší hloubky fronty.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**prahová hodnota**

Uveďte hodnotu v rozsahu od 0 do 100. Tato hodnota se používá jako celkové procento z maximální hloubky fronty (parametr MAXDEPTH).

### **Události plné fronty povoleny (FULLELEVTV)**

Uvádí, zda se generují události naplnění fronty.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\*NO**

Události naplnění fronty se negenerují.

**\*YES**

Události naplnění fronty se generují.

### **Povolené vysoké události fronty (HIGHEVT)**

Uvádí, zda se generují události vysoké hloubky fronty.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\*NO**

Události vysoké hloubky fronty se negenerují.

**\*YES**

Události vysoké hloubky fronty se generují.

### **Události nízké fronty povoleny (LOWEVT)**

Uvádí, zda se generují události nízké hloubky fronty.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\*NO**

Události nízké hloubky fronty se negenerují.

**\*YES**

Události nízké hloubky fronty se generují.

### **Servisní interval (SRVITV)**

Uvádí servisní interval. Tento interval se používá pro porovnání při generování událostí vysokého servisního intervalu a servisního intervalu OK.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**intervalová hodnota**

Uveďte hodnotu v rozsahu od 0 do 999999999. Hodnota je v milisekundách.

## Události servisního intervalu (SRVEVT)

Uvádí, zda se generují události servisního intervalu vysokého a servisního intervalu OK.

Událost servisní interval vysoký se generuje, když kontrola ukazuje, že žádné zprávy nebyly načteny z fronty během času uvedeného parametrem SRVITV jako minimum.

Událost servisní interval OK se generuje, když kontrola ukazuje, že byly načteny zprávy z fronty během času uvedeného parametrem SRVITV.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\* VYSOKÁ**

Události vysokého servisního intervalu se generují.

**\* OK**

Události servisního intervalu OK se generují.

**\* ŽÁDNÉ**

Negenerují se žádné události servisního intervalu.

## Podpora distribučního seznamu (DISTLIST)

Uvádí, zda fronta podporuje rozdělovník.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\*NO**

Fronta nebude podporovat rozdělovníky.

**\*YES**

Fronta bude podporovat rozdělovníky.

## Název klastru (CLUSTER)

Název klastru, do kterého fronta patří.

Změny tohoto parametru nemají vliv na instance fronty, které jsou již otevřeny.

Tento parametr nelze nastavit pro dynamické, přenosové, SYSTEM.CHANNEL.xx, SYSTEM.CLUSTER.xx nebo SYSTEM.COMMAND.xx fronty.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**jméno-klastru**

Pouze jedna z výsledných hodnot CLUSTER nebo CLUSNL může být vyplněna, nemůžete zadat hodnoty do obou.

## Seznam názvů klastru (CLUSNL)

Název seznamu názvů klastrů, do kterých fronta patří. Změny tohoto parametru nemají vliv na instance fronty, které jsou již otevřeny.

Tento parametr nelze nastavit pro dynamické, přenosové, SYSTEM.CHANNEL.xx, SYSTEM.CLUSTER.xx nebo SYSTEM.COMMAND.xx fronty.

Možné hodnoty jsou:



**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**název seznamu názvů**

Pouze jedna z výsledných hodnot CLUSTER nebo CLUSNL může být vyplněna, nemůžete zadat hodnoty do obou.

### **Výchozí vazba (DEFBIND)**

Uvádí vazbu, která se má použít, když aplikace uvádí MQOO\_BIND\_AS\_Q\_DEF u volání MQOPEN a fronta je fronta klastru.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\* OTEVŘENO**

Popisovač fronty je při otevření fronty navázán na specifickou instanci fronty klastru.

**\* NEOPRAVENO**

Popisovač fronty není vázán na žádnou konkrétní instanci fronty klastru. To umožňuje správci front vybrat specifickou instanci fronty, když je vložena zpráva příkazem MQPUT, a následně tento výběr v případě nutnosti změnit.

Volání MQPUT1 se vždy chová, jako kdyby bylo uvedeno NOTFIXED.

**\* SKUPINA**

Při otevření fronty je ovladač fronty vázán na specifickou instanci fronty klastru tak dlouho, jak jsou zprávy ve skupině zpráv. Všechny zprávy ve skupině zpráv jsou alokovány do stejné cílové instance.

### **Pořadí pracovních zátěží klastru (CLWLRANK)**

Uvádí úroveň vytížení fronty.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**cluster-workload-rank**

Uveďte hodnotu v rozsahu od 0 do 9.

### **Priorita pracovní zátěže klastru (CLWLPRTY)**

Uvádí prioritu vytížení klastru fronty.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**priorita pracovní zátěže klastru**

Uveďte hodnotu v rozsahu od 0 do 9.

### **Použití fronty pracovní zátěže klastru (CLWLUSEQ)**

Určuje chování operace MQPUT, pokud má cílová fronta lokální instanci a alespoň jednu vzdálenou instanci klastru. Pokud vložení pochází z kanálu klastru, tak se tento atribut nepoužije.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\* QMGR**

Hodnota je převzata z atributu správce front CLWLUSEQ.

#### \* **LOKÁLNÍ**

Lokální fronta bude jediný cíl příkazu MQPUT.

#### \* **ANY**

Správce front bude lokální frontu považovat za jinou instanci fronty klastru pro účely distribuce vytížení.

### **Monitorování fronty (MONQ)**

Řídí shromažďování online monitorovacích dat.

Online monitorovací data se neshromažďují, když je atribut MONQ u správce front nastaven na \*NONE.

Možné hodnoty jsou:

#### \* **STEJNÉ**

Atribut se nemění.

#### \* **QMGR**

Shromažďování online monitorovacích dat je převzato z atributu MONQ správce front.

#### \* **VYPNUTO**

Shromažďování online monitorovacích dat pro tuto frontu je vypnuto.

#### \* **NÍZKÉ**

Shromažďování monitorovacích dat je zapnuto s nízkým poměrem shromažďování dat.

#### \* **STŘEDNÍ**

Shromažďování monitorovacích dat je zapnuto se středním poměrem shromažďování dat.

#### \* **VYSOKÁ**

Shromažďování monitorovacích dat je zapnuto s vysokým poměrem shromažďování dat.

### **Statistika front (STATQ)**

Řídí shromažďování statistických dat.

Online monitorovací data se neshromažďují, když je atribut STATQ správce front nastaven na \*NONE.

Možné hodnoty jsou:

#### \* **STEJNÉ**

Atribut se nemění.

#### \* **QMGR**

Shromažďování statistických dat vychází z nastavení atributu STATQ správce front.

#### \* **VYPNUTO**

Shromažďování statistických dat pro tuto frontu je vypnuto.

#### \* **ZAPNUTO**

Shromažďování statistických dat je pro tuto frontu zapnuto.

### **Účtování fronty (ACCTQ)**

Řídí shromažďování účtovacích dat.

Je-li atribut ACCTQ správce front nastaven na \*NONE, neshromažďují se účtovací data.

Možné hodnoty jsou:

#### \* **STEJNÉ**

Atribut se nemění.

#### \* **QMGR**

Shromažďování účtovacích dat vychází z nastavení atributu ACCTQ správce front.

#### \* **VYPNUTO**

Shromažďování účtovacích dat pro tuto frontu je vypnuto.

#### \* **ZAPNUTO**

Shromáždování účtovacích dat je pro tuto frontu zapnuto.

### **Třída netrvalých zpráv (NPMCLASS)**

Uvádí úroveň spolehlivost netrvalých zpráv vložených do této fronty.

Možné hodnoty jsou:

#### \* **STEJNÉ**

Atribut se nemění.

#### \* **NORMÁLNÍ**

Netrvalá data vložená do této fronty se ztratí pouze po selhání nebo po vypnutí správce front. Netrvalá zpráva vložená do této fronty se odloží v případě restartu správce front.

#### \* **VYSOKÁ**

Netrvalé zprávy vložené do této fronty se neodstraní v případě restartu správce front. Netrvalé zprávy vložené do této fronty mohou být i tak ztraceny v případě selhání.

### **Čtení zpráv v předstihu (MSGREADAHD)**

Uvádí, zda jsou netrvalé zprávy odesílány klientovi před tím, než je bude aplikace požadovat.

Možné hodnoty jsou:

#### \* **STEJNÉ**

Atribut se nemění.

#### \* **VYPNUTO**

Čtení předem je u této fronty vypnuto. Zprávy nejsou klientovi odesílány před tím, než je bude aplikace požadovat, bez ohledu na to, zda je čtení předem požadováno klientskou aplikací.

#### \* **NO**

Netrvalé zprávy nejsou klientovi odesílány před tím, než je bude aplikace požadovat. Pokud klient skončí abnormálně, dojde ke ztrátě maximálně jedné netrvalé zprávy.

#### \* **YES**

Netrvalé zprávy jsou klientovi odesílány před tím, než je bude aplikace požadovat. Může dojít ke ztrátě netrvalých zpráv, pokud klient skončí abnormálně nebo pokud aplikace klienta nezkonsumuje všechny zprávy, je odeslána.

### **Výchozí odezva Put (DFTPOTRESP)**

Atribut typu výchozího umístění odezvy (DFTPOTRESP) uvádí typ odezvy, vyladovaný pro volání MQPUT a MQPUT1, když aplikace zadá volbu MQPMO\_RESPONSE\_AS\_Q\_DEF.

Možné hodnoty jsou:

#### \* **STEJNÉ**

Atribut se nemění.

#### \* **SYNCHRONIZACE**

Určení této hodnoty zajistí, že příkazy pro operace umístění do fronty, určené volbou MQPMO\_RESPONSE\_AS\_Q\_DEF budou vydány, jako by byla uvedena volba MQPMO\_SYNC\_RESPONSE. Pole v MQMD a MQPMO jsou vráceny správcem front do aplikace. Jedná se o výchozí hodnotu dodanou s produktem IBM MQ, ale vaše instalace ji mohla změnit.

#### \* **ASYNCHRONNÍ**

Určení této hodnoty zabezpečí, že příkazy pro operace umístění do fronty, určené volbou MQPMO\_RESPONSE\_AS\_Q\_DEF budou vždy vydány, jako by byla uvedena volba MQPMO\_ASYNC\_RESPONSE. Některá pole v MQMD a MQPMO nejsou vráceny správcem front do aplikace; ale zlepšení výkonu můžete vidět na zprávách, umístěných v transakci nebo netrvalých zprávách.

## Řízení vlastností (PROPCTL)

Určuje, co se stane s vlastnostmi zpráv, které jsou načteny z front pomocí volání MQGET , je-li zadána volba MQGMO\_PROPERTIES\_AS\_Q\_DEF .

Možné hodnoty jsou:

### \* STEJNÉ

Atribut se nemění.

### \* COMPAT

Pokud zpráva obsahuje vlastnost s předponou mcd . , jms . , usr . nebo mqext . , jsou všechny vlastnosti zprávy doručovány do aplikace v záhlaví MQRFH2 . Jinak budou všechny vlastnosti zprávy, kromě vlastností obsažených v deskriptoru (či rozšíření) zprávy, zahozeny a nebudou nadále pro aplikaci přístupné.

### \* ŽÁDNÉ

Všechny vlastnosti zprávy, kromě těch obsažených v deskriptoru zprávy (nebo přípony) budou odloženy a nebudou dále přístupné aplikaci.

### \*ALL

Všechny vlastnosti zprávy, kromě těch, které jsou obsaženy v deskriptoru (či rozšíření) zprávy, jsou obsaženy v jednom nebo více hlavičkách MQRFH2 v datech zprávy.

### \* SÍLA

Vlastnosti jsou vždy vráceny v datech zprávy v záhlaví MQRFH2 bez ohledu na to, zda aplikace určuje popisovač zprávy.

### \*V6COMPAT

Je-li nastavena, hodnota \*V6COMPAT musí být nastavena v jedné z definic front vyřešených pomocí MQPUT a jedné z definic fronty vyřešených produktem MQGET. Musí být nastaven i na všechny ostatní přerušující přenosové fronty. Způsobí, že hlavička MQRFH2 bude předána nezměněna z odesílající aplikace do přijímající aplikace. Přepisuje další nastavení **PROPCTL** nalezená v řetězci rozlišení názvu fronty. Je-li tato vlastnost nastavena ve frontě klastru, nastavení není lokálně uloženo v mezipaměti na jiných správcích front. Musíte nastavit \*V6COMPAT ve frontě aliasů, která se vyřeší do fronty klastru. Definujte alias frontu ve stejném správci front, ke kterému je aplikace připojena.

## Typ cíle (TARGTYPE)

Uvádí typ objektu, ke kterému se alias řeáí.

Možné hodnoty jsou:

### \* STEJNÉ

Atribut se nemění.

### \* FRONTA

Objekt fronty.

### \*TOPIC

Objekt tématu.

## Vlastní atribut (CUSTOM)

Tento atribut je vyhrazen pro konfiguraci nových funkcí před zavedením oddělených atributů. Tento popis bude aktualizován při použití funkcí používajících tento atribut. V okamžiku, kdy neexistují smysluplné hodnoty pro *CUSTOM*, ponechte ji prázdné.

Možné hodnoty jsou:

### \* STEJNÉ

Atribut se nemění.

### \* PRÁZDNÝ

Text je nastavený na prázdný řetězec.

## vlastní

Zadejte nula nebo více atributů jako dvojice názvu atributu a hodnoty, oddělených alespoň jedním mezerou. Dvojice názvu atributu a hodnoty musí mít tvar NAME (VALUE) a musí být zadány velkými písmeny. Jednoduché uvozovky musí být uvozeny jiným jednoduchou uvozovkou.

## CLCHNAME

Tento parametr je podporován pouze v přenosových frontách.

### \* STEJNÉ

Atribut se nemění.

### \* ŽÁDNÉ

Atribut je odebrán.

### název odesílacího kanálu klastru

`ClusterChannel`Název je generický název odesílacích kanálů klastru, které používají tuto frontu jako přenosovou frontu. Atribut uvádí, které odesílací kanály klastru budou z této přenosové fronty klastru posílat zprávy do přijímacího kanálu klastru.

Zadáte-li hvězdičku "\*" do volby `ClusterChannelName`, můžete přidružit přenosovou frontu k sadě odesílacích kanálů klastru. Hvězdička může být na začátku, na konci nebo kdekoli ve středu řetězce názvu klastru. `ClusterChannelName` je v délce omezen na 20 znaků: `MQ_CHANNEL_NAME_LENGTH`.

## Změna odběru MQ (CHGMQMSUB)

### Kde je povoleno spustit

Všechna prostředí (\*ALL)

### Bezpečnost podprocesů

Ano

Příkaz Změna odběru MQ (CHGMQMSUB) změní zadané atributy existujícího odběru MQ.

## Parametry

Klíčové slovo	Popis	Volby	Notes
<u>SUBID</u>	Identifikátor odběru	Hodnota znaku, *SAME	Volitelný, Klíč, Poziční 2
<u>SUBNAME</u>	Název odběru	Hodnota znaku, *SAME	Volitelné, klíčové, Poziční 1
<u>MQMNAME</u>	Název správce front zpráv	Hodnota znaku, *DFT	Volitelné, Klíč, Poziční 3
<u>TOPICSTR</u>	Řetězec tématu	Hodnota znaku, *NONE, *SAME	Volitelné, Poziční 4
<u>TOPICOBJ</u>	Objekt tématu	Hodnota znaku, *NONE, *SAME	Volitelné, Poziční 5
<u>DEST</u>	Místo určení	Hodnota znaku, *SAME	Volitelné, Poziční 6
<u>DESTMQM</u>	Cílový správce front	Hodnota znaku, *NONE, *SAME	Volitelné, Poziční 7
<u>DESTORLID</u>	ID vzájemné souvislosti cíle	Hodnota znaku, *NONE, *SAME	Volitelné, Poziční 8
<u>PUBACCT</u>	Publikovat evidenční token	Hodnota znaku, *NONE, *SAME	Volitelné, Poziční 9
<u>PUBAPPID</u>	Publikovat ID aplikace	Hodnota znaku, *NONE, *SAME	Volitelné, Poziční 10

Klíčové slovo	Popis	Volby	Notes
<u>SUBUSER</u>	ID uživatele odběru	Hodnota znaku, <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 11
<u>USERDATA</u>	Uživatelská data odběru	Hodnota znaku, *NONE, <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 12
<u>SELECTOR</u>	Řetězec selektoru	Hodnota znaku, *NONE, <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 13
<u>PSPROP</u>	Vlastnost publikování/ odběru	<b>*SAME</b> , *NONE, *COMPAT, *RFH2, *MSGPROP	Volitelné, Poziční 14
<u>DESTCLASS</u>	Třída cíle	<b>*SAME</b> , *MANAGED, *DEVIDED	Volitelné, Poziční 15
<u>VARUSER</u>	Variabilní uživatel	<b>*SAME</b> , *ANY, *FIXED	Volitelné, Poziční 16
<u>REQONLY</u>	Požadovat publikace	<b>*SAME</b> , *YES, *NO	Volitelné, Poziční 17
<u>PUBPTY</u>	Publikační priorita	0-9, <b>*SAME</b> , *ASPUB, *ASQDEF	Volitelné, Poziční 18
<u>WSHEMA</u>	Schéma zástupného znaku	<b>*SAME</b> , *CHAR, *TOPIC	Volitelné, Poziční 19
<u>EXPIRY</u>	Čas vypršení	0-999999999, <b>*SAME</b> , *UNLIMITED	Volitelné, Poziční 20

### Identifikátor odběru (SUBID)

Identifikátor odběru, který se má změnit.

Možné hodnoty jsou:

#### identifikátor-odběru

Uvedte hexadecimální řetězec o délce 48 znaků, představující 24 bajtový identifikátor odběru.

### Název odběru (SUBNAME)

Název odběru, který se má změnit.

Možné hodnoty jsou:

#### název-odběru

Uvedte maximálně 256 bajtů pro název odběru.

**Poznámka:** Názvy odběrů větší než 256 bajtů lze zadat pomocí MQSC.

### Název správce front zpráv (MQMNAME)

Uvádí název správce front.

Možné hodnoty jsou:

#### \* DFT

Použít výchozího správce front.

#### jméno-správce-front

Název správce front.

### Řetězec tématu (TOPICSTR)

Uvádí řetězec tématu, přidružený k tomuto odběru.

Možné hodnoty jsou:

#### **řetězec tématu**

Uveďte maximálně 256 bajtů pro řetězec tématu.

**Pozn.:** Řetězce témat větší než 256 bajtů lze zadat pomocí MQSC.

#### **Objekt tématu (TOPICOBJ)**

Uvádí objekt tématu, přidružený k tomuto odběru.

Možné hodnoty jsou:

##### **\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

##### **objekt tématu**

Uveďte název objektu tématu.

#### **Cíl (DEST)**

Uvádí cílovou frontu pro zprávy, publikované k tomuto odběru.

Možné hodnoty jsou:

##### **\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

##### **fronta cíle**

Uveďte název cílové fronty.

#### **Cílový správce front (DESTMQM)**

Uvádí cílového správce front pro zprávy, publikované k tomuto odběru.

Možné hodnoty jsou:

##### **\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

##### **\* ŽÁDNÉ**

Není uveden žádný správce cílových front.

##### **fronta cíle**

Uveďte název cílového správce front.

#### **ID korelace cíle (DESTRRLID)**

Uvádí korelační identifikátor pro zprávy, publikované k tomuto odběru.

Možné hodnoty jsou:

##### **\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

##### **\* ŽÁDNÉ**

Zprávy jsou umístěné s identifikátorem korelace MQCI\_NONE.

##### **identifikátor-korelace**

Uveďte hexadecimální řetězec o délce 48 znaků, představující 24 bajtový korelační identifikátor.

#### **Publikační token publikování (PUBACCT)**

Uvádí evidenční token pro zprávy, publikované k tomuto odběru.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\* ŽÁDNÉ**

Zprávy jsou umístěné s evidenčním tokenem MQACT\_NONE.

**publikační-evidenční-token**

Uveďte hexadecimální řetězec o délce 64 znaků, představující 32 bajtový publikační evidenční token.

### **ID publikační aplikace (PUBAPPID)**

Uvádí identitu publikační aplikace pro zprávy, publikované k tomuto odběru.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\* ŽÁDNÉ**

Není uveden žádný identifikátor publikační aplikace.

**identifikátor-publikační-aplikace**

Uveďte identifikátor publikační aplikace.

### **ID uživatele odběru (SUBUSER)**

Uvádí profil uživatele, který vlastní tento odběr.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**uživatelský-profil**

Uveďte profil uživatele.

### **Uživatelská data odběru (USERDATA)**

Určuje uživatelská data přidružená k tomuto odběru.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\* ŽÁDNÉ**

Žádná uživatelská data nejsou zadána.

**uživatelská-data**

Uveďte maximálně 256 bajtů pro uživatelská data.

**Poznámka:** Uživatelská data větší než 256 bajtů lze zadat pomocí MQSC.

### **Řetězec selektoru (SELECTOR)**

Uvádí řetězec selektoru SQL 92, který se použije na zprávy publikované na jmenované téma a který vybírá, zda jsou zprávy pro odběr vhodné.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\* ŽÁDNÉ**

Není uveden žádný výběrový řetězec.

**výběrovou-řetězec**

Uveďte maximálně 256 bajtů pro výběrový řetězec.



**Poznámka:** Řetězce výběru větší než 256 bajtů lze zadat pomocí MQSC.

## Vlastnost PubSub (PSPROP)

Uvádí chování, kdy související vlastnosti publikování/odběru zprávy jsou přidány do zpráv, odeslaných tomuto odběru.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\* ŽÁDNÉ**

Vlastnosti publikování/odběru nejsou přidány do zprávy.

**\* COMPAT**

Vlastnosti publikování/odběru se přidávají do zprávy za účelem zachování kompatibility s produktem IBM MQ V6.0 Publish/Subscribe.

**\*RFH2**

Vlastnosti publikování/odběru jsou přidány do zprávy uvnitř hlavičky RFH Verze 2.

**\* MSGPROP**

Vlastnosti publikování/odběru jsou přidány jako vlastnosti zprávy.

## Cílová třída (DESTCLASS)

Uvádí, zda je toto spravovaný odběr.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\* SPRAVOVANÁ**

Cíl je spravovaný.

**\* POSKYTNUTO**

Cílem je fronta.

## Proměnný uživatel (VARUSER)

Uvádí, zda profily uživatelů, jiné než tvůrce odběru, se mohou připojit (kontroly předmětu tématu a autority cíle).

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\* ANY**

Všechny uživatelské profily se mohou připojit k odběru.

**\* PEVNÁ**

Připojit se může pouze profil uživatele, které odběr vytvořil.

## Vyžádat publikování (REQONLY)

Uvádí, zda odběratel vyzve kvůli aktualizacím přes rozhraní MQSUBRQ API, nebo zda budou všechny publikace doručeny tomuto odběru.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\*YES**

Publikace jsou doručeny pouze tomuto odběru, v odezvě na rozhraní MQSUBRQ API.

**\*NO**

V rámci tohoto odběru jsou doručovány všechny publikace k danému tématu.

**Priorita publikování (PUBPTY)**

Uvádí prioritu zprávy, odeslané tomuto odběru.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\* ASPUB**

Priorita zprávy, odeslané tomuto odběru je převzata z publikované zprávy.

**\* ASQDEF**

Priorita zprávy, odeslané tomuto odběru je převzatá z výchozí priority fronty, definované jako cíl.

**priorita-hodnota**

Uveďte hodnotu v rozsahu od 0 do 9.

**Schéma zástupného znaku (WSHEMA)**

Určuje schéma, které má být použito při interpretaci zástupných znaků v řetězci tématu.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\* TOPIC**

Zástupné znaky představují části hierarchie témat.

**\* CHAR**

Zástupné znaky představují části řetězců.

**Doba vypršení platnosti (EXPIRY)**

Uvádí dobu vypršení odběru. Poté co uplyne doba vypršení odběru, bude vhodné, aby ho správce front odložil a neobdržel žádné další publikace.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\* BEZ OMEZENÍ**

Odběr nevyprší.

**expirační-čas**

Uveďte dobu vypršení v desetinách sekundy v rozsahu od 0 do 999999999.

**Příklady**

Není

**Chybové zprávy**

Neznámý

**Změna služby MQ (CHGMQMSVC)****Kde je povoleno spustit**

Všechna prostředí (\*ALL)

## Bezpečnost podprocesů

Ano

Příkaz Změna služby MQ (CHGMQMSVC) změní zadané atributy existující definice služby MQ .

### Parametry

Klíčové slovo	Popis	Volby	Notes
<u>SVCNAME</u>	Název služby	Hodnota znaku	Povinné, Klíč, Poziční 1
<u>MQMNAME</u>	Název správce front zpráv	<i>Hodnota znaku, *DFT</i>	Volitelný, Klíč, Poziční 2
<u>TEXT</u>	Textový 'popis'	<i>Znaková hodnota, *BLANK, *SAME</i>	Volitelné, Poziční 3
<u>STRCMD</u>	Spustit program	Jednoduché hodnoty: <b>*SAME</b> , *NONE Další hodnoty: <i>Kvalifikovaný název objektu</i>	Volitelné, Poziční 4
	Kvalifikátor 1: Spuštění programu	Název	
	Kvalifikátor 2: Knihovna	Název	
<u>STRARG</u>	Argumenty spuštění programu	<i>Znaková hodnota, *BLANK, *SAME</i>	Volitelné, Poziční 5
<u>ENDCMD</u>	Ukončit program	Jednoduché hodnoty: <b>*SAME</b> , *NONE Další hodnoty: <i>Kvalifikovaný název objektu</i>	Volitelné, Poziční 6
	Kvalifikátor 1: Ukončení programu	Název	
	Kvalifikátor 2: Knihovna	Název	
<u>ENDARG</u>	Argumenty ukončení programu	<i>Znaková hodnota, *BLANK, *SAME</i>	Volitelné, Poziční 7
<u>STDOUT</u>	Standardní výstup	<i>Znaková hodnota, *BLANK, *SAME</i>	Volitelné, Poziční 8
<u>STDERR</u>	Standardní chyba	<i>Znaková hodnota, *BLANK, *SAME</i>	Volitelné, Poziční 9
<u>Type</u>	Typ služby	<b>*SAME</b> , *CMD, *SVR	Volitelné, Poziční 10
<u>CONTROL</u>	Řízení služby	<b>*SAME</b> , *MANUAL, *QMGR, *STARTONLY	Volitelné, Poziční 11

### Název služby (SVCNAME)

Název definice služby, která má být změněna.

Možné hodnoty jsou:

#### jméno-slужby

Uveďte název definice služby. Maximální délka řetězce je 48 bajtů.

## Název správce front zpráv (MQMNAME)

Uvádí název správce front.

Možné hodnoty jsou:

### \* DFT

Poulít výchozího správce front.

### jméno-správce-front

Název správce front zpráv.

## Text 'description' (TEXT)

Uvádí text, který stručně popisuje definici služby.

**Pozn.:** Délka pole je 64 bajtů a maximální počet znaků se sníží, pokud systém používá dvoubajtovou znakovou sadu (DBCS).

Možné hodnoty jsou:

### \* STEJNÉ

Atribut se nemění.

### \* PRÁZDNÝ

Text je nastavený na prázdný řetězec.

### description

Uveďte maximálně 64 znaků uzavřených v apostrofech.

## STRCMD (Spuštění programu)

Název programu, který má být spuštěn.

Možné hodnoty jsou:

### \* STEJNÉ

Atribut se nemění.

### start-příkaz

Název spustitelného příkazu spuštění.

## Argumenty spouštěcího programu (STRARG)

Argumenty předané do programu při spuštění.

Možné hodnoty jsou:

### \* STEJNÉ

Atribut se nemění.

### \* PRÁZDNÝ

Do příkazu pro spuštění nebyly předány žádné argumenty.

### příkazy start-command-argumenty

Argumenty předané do příkazu ke spuštění.

## Ukončení programu (ENDCMD)

Název spustitelného souboru, který má být spuštěn při požadavku na zastavení služby.

Možné hodnoty jsou:

### \* STEJNÉ

Atribut se nemění.

### \* PRÁZDNÝ

Neprovede se žádný příkaz end.

### **příkaz end-příkaz**

Název spustitelného příkazu ke spuštění.

### **Ukončení argumentů programu (ENDARG)**

Argumenty předané do koncového programu, když je požadováno zastavení služby.

Možné hodnoty jsou:

#### **\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

#### **\* PRÁZDNÝ**

Do příkazu end nebyly předány žádné argumenty.

### **argumenty-ukončení-příkazu**

Argumenty předané do koncového příkazu.

### **Standardní výstup (STDOUT)**

Cesta k souboru, do kterého je přesměrován standardní výstup obslužného programu.

Možné hodnoty jsou:

#### **\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

#### **\* PRÁZDNÝ**

Standardní výstup je vyřazen.

### **cesta stdout**

Standardní výstupní cesta.

### **Standardní chybový výstup (STDERR)**

Cesta k souboru, do kterého je přesměrována standardní chyba servisního programu.

Možné hodnoty jsou:

#### **\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

#### **\* PRÁZDNÝ**

Standardní chyba byla zrušena.

### **standardní chybový výstup**

Standardní chybová cesta.

### **Typ služby (TYPE)**

Režim, ve kterém se má spustit služba.

Možné hodnoty jsou:

#### **\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

#### **\* CMD**

Když je příkaz spuštěn, je proveden, ale žádný stav se neshromažďuje ani nezobrazuje.

#### **\*SVR**

Stav spustitelného souboru bude monitorován a zobrazen.

### **Řízení služby (CONTROL)**

Zda má být služba spuštěna automaticky při spuštění správce front.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\* RUČNÍ**

Služba se automaticky spustí nebo zastaví.

**\* QMGR**

Služba je spuštěna a zastavena, jak je spuštěn a zastaven správce front.

**\* POUZE START\_**

Služba se spustí, když je správce front spuštěn, ale nebude požadováno, aby se zastavil, když je správce front zastaven.

## Příklady

Není

## Chybové zprávy

Neznámý

## Změna tématu MQ (CHGMQMTOP)

### Kde je povoleno spustit

Všechna prostředí (\*ALL)

### Bezpečnost podprocesů

Ano

Příkaz Změna tématu MQ (CHGMQMTOP) změní zadané atributy existujícího objektu tématu MQ .

## Parametry

Klíčové slovo	Popis	Volby	Notes
<u>TOPNAME</u>	Název tématu	Hodnota znaku	Povinné, Klíč, Poziční 1
<u>MQMNAME</u>	Název správce front zpráv	<i>Hodnota znaku</i> , <b>*DFT</b>	Volitelný, Klíč, Poziční 2
<u>TEXT</u>	Textový 'popis'	<i>Znaková hodnota</i> , <b>*BLANK</b> , <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 3
<u>TOPICSTR</u>	Řetězec tématu	<i>Znaková hodnota</i> , <b>*BLANK</b> , <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 4
<u>DURSUB</u>	Trvalé odběry	<b>*SAME</b> , *ASPARENT, *YES, *NO	Volitelné, Poziční 5
<u>MGDDURMDL</u>	Trvalá fronta modelu	<i>Hodnota znaku</i> , *NONE, <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 6
<u>MGDNDURMDL</u>	Netrvalá modelová fronta	<i>Hodnota znaku</i> , *NONE, <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 7
<u>PUBENBL</u>	Publikovat	<b>*SAME</b> , *ASPARENT, *YES, *NO	Volitelné, Poziční 8
<u>SUBENBL</u>	Odebírat	<b>*SAME</b> , *ASPARENT, *YES, *NO	Volitelné, Poziční 9
<u>DFTPTY</u>	Výchozí priorita zpráv	0-9, <b>*SAME</b> , *ASPARENT	Volitelné, Poziční 10

Klíčové slovo	Popis	Volby	Notes
<u>DFTMSGPST</u>	Výchozí trvalost zpráv	<b>*SAME</b> , *ASPARENT, *YES, *NO	Volitelné, Poziční 11
<u>DFTPUTRESP</u>	Odezva výchozího umístění	<b>*SAME</b> , *ASPARENT, *SYNC, *ASync	Volitelné, Poziční 12
<u>WILDCARD</u>	Chování zástupného znaku	<b>*SAME</b> , *PASSTHRU, *BLOCK	Volitelné, Poziční 13
<u>PMSGDLV</u>	Doručení trvalé zprávy	<b>*SAME</b> , *ASPARENT, *ALL, *ALLDUR, *ALLAVAIL	Volitelné, Poziční 14
<u>NPMSGDLV</u>	Doručení netrvalé zprávy	<b>*SAME</b> , *ASPARENT, *ALL, *ALLDUR, *ALLAVAIL	Volitelné, Poziční 15
<u>Vlastní</u>	Vlastní atribut	<i>Znaková hodnota</i> , *BLANK, <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 16

### Název tématu (TOPNAME)

Název objektu tématu, který má být změněn.

Možné hodnoty jsou:

#### jméno-tématu

Uvedte název objektu tématu. Maximální délka řetězce je 48 bajtů.

### Název správce front zpráv (MQMNAME)

Uvádí název správce front.

Možné hodnoty jsou:

#### \* DFT

Použít výchozího správce front.

#### jméno-správce-front

Název správce front.

### Text 'description' (TEXT)

Uvádí text, který stručně popisuje objekt tématu.

**Pozn.:** Délka pole je 64 bajtů a maximální počet znaků se sníží, pokud systém používá dvoubajtovou znakovou sadu (DBCS).

Možné hodnoty jsou:

#### \* STEJNÉ

Atribut se nemění.

#### \* PRÁZDNÝ

Text je nastavený na prázdný řetězec.

#### description

Uvedte maximálně 64 znaků uzavřených v apostrofech.

### Řetězec tématu (TOPICSTR)

Určuje řetězec tématu reprezentovaný touto definicí objektu tématu.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**řetězec tématu**

Uveďte maximálně 256 bajtů pro řetězec tématu.

**Pozn.:** Řetězce témat větší než 256 bajtů lze zadat pomocí MQSC.

**Trvalé odběry (DURSUB)**

Určuje, zda jsou aplikace povoleny k provedení trvalých odběrů v tomto tématu.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\*ASPARENT**

Údaj o tom, zda lze v tomto tématu provést trvalé odběry, je založen na nastavení prvního nadřazeného administrativního uzlu nalezeného ve stromu témat souvisejících s tímto tématem.

**\*YES**

Trvalé odběry lze provést na tomto tématu.

**\*NO**

Trvalé odběry nelze v tomto tématu provést.

**Trvalá modelová fronta (MGDDURMDL)**

Určuje název modelové fronty, která má být použita pro trvalé odběry, které vyžadují, aby správce front spravoval místa určení publikování.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**trvalá-modelová-fronta**

Uveďte název modelové fronty.

**Netrvalá modelová fronta (MGDNDURMDL)**

Určuje název modelové fronty, která má být použita pro netrvalé odběry, které vyžadují, aby správce front spravoval místa určení publikování.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**non-durable-model-queue**

Uveďte název modelové fronty.

**Publikovat (PUBENBL)**

Uvádí, zda mohou být zprávy publikovány do tématu.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\*ASPARENT**

Údaj o tom, zda zprávy mohou být publikovány do tohoto tématu, závisí na nastavení prvního nadřazeného administrativního uzlu nalezeného ve stromu témat souvisejících s tímto tématem.

**\*YES**

Zprávy mohou být publikovány do tématu.



**\*NO**

Zprávy nelze publikovat v rámci daného tématu.

**Odebírat (SUBENBL)**

Uvádí, zda mají být aplikace povoleny pro přihlášení k odběru tohoto tématu.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\*ASPARENT**

Určuje, zda se aplikace mohou přihlásit k odběru tohoto tématu, a to na základě nastavení prvního nadřazeného administrativního uzlu nalezeného ve stromu témat souvisejících s tímto tématem.

**\*YES**

Odběry mohou být k tomuto tématu provedeny.

**\*NO**

Aplikace se nemohou přihlásit k odběru tohoto tématu.

**Výchozí priorita zprávy (DFTPTY)**

Určuje výchozí prioritu zpráv publikovaných v rámci daného tématu.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\*ASPARENT**

Výchozí priorita je založena na nastavení prvního nadřazeného administrativního uzlu nalezeného ve stromu témat souvisejících s tímto tématem.

**priorita-hodnota**

Uveďte hodnotu v rozsahu od 0 do 9.

**Výchozí trvalost zpráv (DFTMSGPST)**

Určuje perzistenci zpráv, která má být použita v případě, že aplikace určují volbu MQPER\_PERSISTENCE\_AS\_TOPIC\_DEF.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\*ASPARENT**

Výchozí perzistence je založena na nastavení prvního nadřazeného administrativního uzlu nalezeného ve stromu témat souvisejících s tímto tématem.

**\*YES**

Zprávy v této frontě se uchovají i po restartu správce front.

**\*NO**

Zprávy v této frontě se po restartu správce front ztratí.

**Výchozí odezva Put (DFTPUPRESP)**

Určuje typ odezvy vyžadované pro volání MQPUT a MQPUT1, pokud aplikace určují volbu MQPMO\_RESPONSE\_AS\_Q\_DEF.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\*ASPARENT**

Výchozí typ odezvy je založen na nastavení prvního nadřazeného administrativního uzlu nalezeného ve stromu témat souvisejících s tímto tématem.

**\* SYNCHRONIZACE**

Určení této hodnoty zajistí, že příkazy pro operace umístění do fronty, určené volbou MQPMO\_RESPONSE\_AS\_Q\_DEF budou vydány, jako by byla uvedena volba MQPMO\_SYNC\_RESPONSE. Pole v MQMD a MQPMO jsou vráceny správcem front do aplikace.

**\* ASYNCHRONNÍ**

Určení této hodnoty zabezpečí, že příkazy pro operace umístění do fronty, určené volbou MQPMO\_RESPONSE\_AS\_Q\_DEF budou vždy vydány, jako by byla uvedena volba MQPMO\_ASYNC\_RESPONSE. Některá pole v MQMD a MQPMO nejsou správcem front vrácena do aplikace. Zlepšení výkonu lze zobrazit u zpráv vložených v transakci nebo v netrvalých zprávách.

**Chování zástupného znaku (WILDCARD)**

Určuje chování odběrů se zástupnými znaky s ohledem na toto téma.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\* PRŮCHOZÍ**

Odběry provedené v tématu zástupných znaků, které jsou méně specifické než řetězec tématu v tomto objektu tématu, budou přijímat publikování z tohoto tématu a do řetězců témat specifitějších než toto téma.

**\* BLOK**

Odběry provedené v tématu zástupných znaků, které jsou méně specifické než řetězec tématu v tomto objektu tématu, nebudou přijímat publikování z tohoto tématu nebo do řetězců témat specifitějších než toto téma.

**Doručení trvalé zprávy (PMSGDLV)**

Určuje doručovací mechanismus pro trvalé zprávy publikované v rámci tohoto tématu.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\*ASPARENT**

Použitý mechanismus doručení je založen na nastavení prvního nadřazeného administrativního uzlu nalezeného ve stromu témat souvisejících s tímto tématem.

**\*ALL**

Trvalé zprávy musí být doručeny všem odběratelům, bez ohledu na trvalost pro volání MQPUT, aby bylo možné hlásit úspěch. Pokud selže doručení zprávy některému z odběratelů, není zpráva přijata žádným z dalších odběratelů a volání MQPUT se nezdaří.

**\*ALLDUR**

Trvalé zprávy musí být doručeny všem trvalým odběratelům. Fakt, že selhalo doručení trvalé zprávy některým netrvalým odběratelům neznámá, že bude na volání MQPUT vrácena chyba. Pokud dojde k selhání doručení pro trvalé odběratele, neobdrží zprávu a volání MQPUT zprávu a volání MQPUT selže.

**\*ALLAVAIL**

Trvalé zprávy jsou doručeny všem odběratelům, kteří mohou přijmout zprávu. Fakt, že selhalo doručení zprávy některému z odběratelů, nezabrání jejímu doručení ostatním odběratelům.

**Doručení netrvalé zprávy (NPMSGDLV)**

Určuje doručovací mechanismus pro netrvalé zprávy publikované v rámci tohoto tématu.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\*ASPARENT**

Použitý mechanismus doručení je založen na nastavení prvního nadřazeného administrativního uzlu nalezeného ve stromu témat souvisejících s tímto tématem.

**\*ALL**

Netrvalé zprávy musí být doručeny všem odběratelům, bez ohledu na trvalost pro volání MQPUT, aby bylo možné hlásit úspěch. Pokud selže doručení zprávy některému z odběratelů, není zpráva přijata žádným z dalších odběratelů a volání MQPUT se nezdaří.

**\*ALLDUR**

Netrvalé zprávy musí být doručeny všem trvalým odběratelům. Fakt, že selhalo doručení trvalé zprávy některým netrvalým odběratelům neznámá, že bude na volání MQPUT vrácena chyba. Pokud dojde k selhání doručení pro trvalé odběratele, neobdrží zprávu a volání MQPUT zprávu a volání MQPUT selže.

**\*ALLAVAIL**

Netrvalé zprávy jsou doručeny všem odběratelům, kteří mohou přijmout zprávu. Fakt, že selhalo doručení zprávy některému z odběratelů, nezabrání jejímu doručení ostatním odběratelům.

## Vlastní atribut (CUSTOM)

Tento atribut je vyhrazen pro konfiguraci nových funkcí před zavedením oddělených atributů. Tento popis bude aktualizován při použití funkcí používajících tento atribut. V okamžiku, kdy neexistují smysluplné hodnoty pro *CUSTOM*, ponechte ji prázdné.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\* PRÁZDNÝ**

Text je nastavený na prázdný řetězec.

**vlastní**

Zadejte nula nebo více atributů jako dvojice názvu atributu a hodnoty, oddělených alespoň jedním mezerou. Dvojice názvu atributu a hodnoty musí mít tvar NAME (VALUE) a musí být zadány velkými písmeny. Jednoduché uvozovky musí být uvozeny jiným jednoduchou uvozovkou.

## Příklady

Není

## Chybové zprávy

Neznámý

## Vyčištění publikování/odběru zprostředkovatele MQ (CLRMQMBRK)

**Kde je povoleno spustit**

Všechna prostředí (\*ALL)

**Bezpečnost podprocesů**

Ano

Příkaz Clear IBM MQ broker (CLRMQMBRK) neprovedl žádnou funkci a je poskytnut pouze pro kompatibilitu s předchozími vydáními IBM MQ.

## Parametry

Klíčové slovo	Popis	Volby	Notes
<u>MQMNAME</u>	Název správce front zpráv	Hodnota znaku	Povinné, Poziční 1
<u>BRKPARENT</u>	Přerušit nadřazený spoj	<b>*NO</b> , *YES	Volitelné, Poziční 2
<u>CHILDMQM</u>	Podřízený správce fronty zpráv	Hodnota znaku	Volitelné, Poziční 3

### Název správce front zpráv (MQMNAME)

Uvádí název správce front.

#### jméno-správce-front

Uveďte název správce front.

### Přerušit nadřazený odkaz (BRKPARENT)

Uvádí, jak je zprostředkovatel ukončen.

Možné hodnoty jsou:

#### **\*YES**

Určuje, že propojení má být přerušeno s nadřazeným zprostředkovatelem. Zadáte-li tento parametr, nesmíte zadat hodnotu parametru CHILDMQM.

#### **\*NO**

Určuje, že propojení má být přerušeno s podřízeným zprostředkovatelem. Použijte parametr CHILDMQM k určení názvu správce front, který je hostitelem podřízeného zprostředkovatele.

### Podřízený správce front zpráv (CHILDMQM)

Určuje název správce front, který je hostitelem podřízeného zprostředkovatele, se kterým má být spoj přerušen.

## Příklady

Není

## Chybové zprávy

Neznámý

## Vymazat frontu MQ (CLRMQM)

### Kde je povoleno spustit

Všechna prostředí (\*ALL)

### Bezpečnost podprocesů

Ano

Příkaz Vymazání fronty MQ (CLRMQM) odstraní všechny zprávy z lokální fronty.

Příkaz sellse, jestliže fronta obsahuje nepotvrzené zprávy nebo jestliže aplikace má frontu otevřenou.

## Parametry

Klíčové slovo	Popis	Volby	Notes
<u>QNAME</u>	Název fronty	Hodnota znaku	Povinné, Poziční 1

Klíčové slovo	Popis	Volby	Notes
<u>MQMNAME</u>	Název správce front zpráv	Hodnota znaku, <b>*DFT</b>	Volitelné, Poziční 2

### Název fronty (QNAME)

Název fronty, která se má vymazat.

Možné hodnoty jsou:

#### jméno-fronty

Uveďte název fronty.

### Název správce front zpráv (MQMNAME)

Uvádí název správce front zpráv.

Možné hodnoty jsou:

#### \* DFT

Použít výchozího správce front.

#### jméno-správce-front

Uveďte název správce front.

### Příklady

Není

### Chybové zprávy

Neznámý

## Vymazat řetězec tématu MQ (CLRMQMTOP)

#### Kde je povoleno spustit

Všechna prostředí (\*ALL)

#### Bezpečnost podprocesů

Ano

Příkaz vymazání řetězce tématu MQ (CLRMQMTOP) vymaže zadaný řetězec tématu.

### Parametry

Klíčové slovo	Popis	Volby	Notes
<u>TOPICSTR</u>	Řetězec tématu	Hodnota znaku	Povinné, Poziční 1
<u>MQMNAME</u>	Název správce front zpráv	Hodnota znaku, <b>*DFT</b>	Volitelné, Poziční 2
<u>CLRTYPE</u>	Vymazat typ	* ZACHOVÁNO	Volitelné, Poziční 3

### Řetězec tématu (TOPICSTR)

Řetězec tématu, který má být vymazán.

Možné hodnoty jsou:

#### řetězec tématu

Uveďte maximálně 256 bajtů pro řetězec tématu.

**Pozn.:** Řetězce témat větší než 256 bajtů lze zadat pomocí MQSC.

## Název správce front zpráv (MQMNAME)

Uvádí název správce front.

Možné hodnoty jsou:

### \* DFT

Použít výchozího správce front.

### jméno-správce-front

Název správce front.

## Typ vyčištění (CLRTYPE)

Typ vymazatelného řetězce tématu, který má být proveden.

Hodnota musí být:

### \* ZACHOVÁNO

Odeberte zachované publikování ze zadaného řetězce tématu.

## Příklady

Není

## Chybové zprávy

Neznámý

## Kopírování objektu MQ AuthInfo (CPYMQMAUTI)

### Kde je povoleno spustit

Všechna prostředí (\*ALL)

### Bezpečnost podprocesů

Ano

Příkaz Kopírování objektu MQ AuthInfo (CPYMQMAUTI) vytváří objekt ověřovacích informací stejného typu a pro atributy, které nejsou zadány v příkazu, se stejnými hodnotami atributů jako existující objekt.

## Parametry

Klíčové slovo	Popis	Volby	Notes
<u>FROMAI</u>	Jméno z AuthInfo	Hodnota znaku	Povinné, Klíč, Poziční 1
<u>TOAI</u>	Jméno do AuthInfo	Hodnota znaku	Povinné, Klíč, Poziční 2
<u>MQMNAME</u>	Název správce front zpráv	<i>Hodnota znaku, *DFT</i>	Volitelné, Klíč, Poziční 3
<u>AUTHTYPE</u>	Typ AuthInfo	*CRLLDAP, *OCSP, *IDPWOS, *IDPWLDAP	Volitelné, Poziční 4
<u>CONNNAME</u>	Název připojení	<i>Hodnota znaku, *SAME</i>	Volitelné, Poziční 5
<u>REPLACE</u>	Nahradit	<b>*NO</b> , *YES	Volitelné, Poziční 6
<u>TEXT</u>	Textový 'popis'	<i>Hodnota znaku, *SAME,</i> <i>*NONE</i>	Volitelné, Poziční 7
<u>Jméno uživatele</u>	Jméno uživatele	<i>Hodnota znaku, *SAME,</i> <i>*NONE</i>	Volitelné, Poziční 8

Klíčové slovo	Popis	Volby	Notes
<a href="#">Heslo</a>	Heslo uživatele	<i>Hodnota znaku</i> , <b>*SAME</b> , <b>*NONE</b>	Volitelné, Poziční 9
<a href="#">OCSPURL</a>	Adresa URL odpovídacího modulu OCSP	<i>Hodnota znaku</i> , <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 10
<a href="#">CHCKCLNT</a>	Vyžadované kontroly ověření	<b>* ASQMGR</b> , <b>*</b> <b>POŽADOVÁNO</b> , <b>*</b> <b>REQADM</b>	Volitelné, Poziční 11
<a href="#">CHCKLOCL</a>	Vyžadované kontroly ověření	<b>* NONE</b> , <b>* NEPOVINNÉ</b> , <b>* POŽADOVÁNO</b> , <b>*</b> <b>REQADM</b>	Volitelné, Poziční 12
<a href="#">FAILLAY</a>	Prodleva selhání	<i>Celočíselná hodnota</i>	Volitelné, Poziční 13
<a href="#">BASEDNU</a>	Základní rozlišující jméno uživatele	<i>Hodnota znaku</i> , <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 14
<a href="#">ADOPTCTX</a>	Přijetí kontextu	<i>Celočíselná hodnota</i>	Volitelné, Poziční 15
<a href="#">CLASSUSR</a>	Třída objektů LDAP	<i>Hodnota znaku</i> , <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 16
<a href="#">SHORTUSR</a>	Zkrácené jméno uživatele	<i>Hodnota znaku</i> , <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 17
<a href="#">USRFIELD</a>	Pole Uživatel	<i>Hodnota znaku</i> , <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 18
<a href="#">SECCOMM</a>	komunikace LDAP	<i>Hodnota znaku</i> , <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 19
<a href="#">AUTHORMD</a>	Metoda autorizace	<i>Hodnota znaku</i> , <b>*OS *SEARCHGRP</b> <b>*SEARCHUSR</b>	Volitelné, Poziční 20
<a href="#">BASEDNG</a>	Základní rozlišující název pro skupiny	<i>Hodnota znaku</i> , <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 21
<a href="#">CLASSGRP</a>	Třída objektu pro skupinu	<i>Hodnota znaku</i> , <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 22
<a href="#">FINDGRP</a>	Atribut pro vyhledání členství ve skupině	<i>Hodnota znaku</i> , <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 23
<a href="#">GRPFIELD</a>	Jednoduchý název skupiny	<i>Hodnota znaku</i> , <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 24
<a href="#">NESTGRP</a>	Vnoření skupiny	<b>*NO *YES</b>	Volitelné, Poziční 25
<a href="#">V 8.0.0.3</a> <a href="#">V 8.0.0.3</a> <a href="#">AUTORENMD</a>	Metoda ověřování	<b>*OS</b> Nelze změnit	Volitelné, Poziční 26

## Ze jména AuthInfo (FROMAI)

Název existujícího objektu ověřovacích informací pro zadání hodnot atributů, které nejsou v tomto příkazu uvedeny.

Možné hodnoty jsou:

### authentication-information-name

Uvedte název objektu ověřovacích informací. Maximální délka řetězce je 48 znaků.

## Do názvu AuthInfo (TOAI)

Název nového objektu ověřovacích informací, který se má vytvořit.

Pokud objekt ověřovacích informací s tímto názvem již existuje, musí být uvedeno REPLACE(\*YES).

Možné hodnoty jsou:

### authentication-information-name

Uvedte název objektu ověřovacích informací. Maximální délka řetězce je 48 znaků.

## Název správce front zpráv (MQMNAME)

Název správce front.

Možné hodnoty jsou:

### \* DFT

Použít výchozího správce front.

### jméno-správce-front

Název existujícího správce front zpráv. Maximální délka řetězce je 48 znaků.

## Převzetí kontextu (ADOPTCTX)

Zda použít znázorněné pověření jako kontext této aplikace. To znamená, že se používají pro kontroly autorizace, zobrazené na administrativních obrazovkách a objevují se ve zprávách.

### YES

ID uživatele uvedené ve struktuře MQCSP, které bylo úspěšně ověřeno pomocí hesla, je přijato jako kontext, který se má použít pro tuto aplikaci. Toto ID uživatele proto bude pověřením kontrolovanou pro autorizaci k použití prostředků produktu IBM MQ .

Pokud je ID uživatele představené ID uživatele LDAP a kontroly autorizace jsou prováděny pomocí ID uživatelů operačního systému, SHORTUSR přidružený k záznamu uživatele v LDAP bude adoptován jako pověření pro kontroly autorizace, které se budou provádět proti.

### NO

ID a heslo uživatele LDAP přítomné ve struktuře MQCSP bude ověřeno, ale pověření se nepřevzme pro další využití. Autorizace se provede pomocí ID uživatele, pod kterým je aplikace spuštěna.

Tento atribut je platný pouze pro typ AUTHTYPE \*IDPWOS a \*IDPWLDAP.

## Metoda ověření (AUTHENMD)

> V 8.0.0.3

Metoda ověření použitá pro tuto aplikaci.

### \* OS

Použijte skupiny operačních systémů, chcete-li určit oprávnění přidružená k uživateli.

Chcete-li nastavit metodu ověření, můžete použít pouze **\*OS** .

Tento atribut je platný pouze pro **AUTHTYPE** z *IDPWOS*.

## Metoda autorizace (AUTHORMD)

> V 8.0.0.2

Metoda autorizace použitá pro tuto aplikaci.

### \* OS

Použijte skupiny operačních systémů, chcete-li určit oprávnění přidružená k uživateli.

To znamená, jak produkt IBM MQ dříve pracoval, a je výchozí hodnotou.



### \* SEARCHGRP

Položka skupiny v úložišti LDAP obsahuje atribut se seznamem všech uživatelů patřících do této skupiny. Členství je označeno atributem definovaným ve FINDGRP. Tato hodnota je obvykle *member* nebo *uniqueMember*.

### \* SEARCHUSR

Uživatelská položka v úložišti LDAP obsahuje atribut vypisující všechny skupiny, do kterých uvedený uživatel patří. Atribut pro dotaz je definován hodnotou FINDGRP, obvykle *memberOf*.

Mnoho serverů LDAP používá atribut objektu skupiny k určení členství ve skupině a vy byste měli tuto hodnotu nastavit na *SEARCHGRP*.

Microsoft Active Directory typicky ukládá členství ve skupinách jako atribut uživatele. Server IBM Tivoli Directory Server podporuje obě metody.

Obecně platí, že načítání členství prostřednictvím atributu uživatele bude rychlejší než vyhledávání skupin, které uvádí uživatele jako člena.

Tento atribut je platný pouze pro **AUTHTYPE** z *\*IDPWLDAP*

## Typ AuthInfo (AUTHTYPE)

Typ objektu ověřovacích informací. Neexistuje žádná výchozí hodnota

Možné hodnoty jsou:

### \* CRLDAP

Typ objektu ověřovacích informací je CRLLDAP.

### \* OCSP

Typ objektů ověřovacích informací je OCSPURL.

### \* IDPWOS

Kontrola ID uživatele pro ověření připojení a kontrola hesla se provádí pomocí operačního systému.

### \* IDPWLDAP

Kontrola ID uživatele a kontrola hesla se provádí pomocí serveru LDAP.

## Základní rozlišující název pro skupiny (BASEDNG)

V 8.0.0.2

Aby bylo možné najít názvy skupin, musí být tento parametr nastaven se základním DN pro hledání skupin na serveru LDAP.

Tento atribut je platný pouze pro **AUTHTYPE** z *\*IDPWLDAP*.

## Základní DN uživatele (BASEDNU)

Aby bylo možné najít atribut krátkého jména uživatele (viz *SHORTUSR*) Tento parametr musí být nastaven se základním DN pro hledání uživatelů v rámci serveru LDAP. Tento atribut je platný pouze pro **AUTHTYPE** z *\*IDPWLDAP*.

## Zkontrolujte klienta (CHCKCLNT)

Zda jsou ověření připojení požadována všemi lokálně vázanými připojeními nebo kontrolována pouze, když je poskytnuto ID uživatele a heslo ve struktuře MQCSP.

Tyto atributy jsou platné pouze pro **AUTHTYPE** z *\*IDPWOS* nebo *\*IDPWLDAP*. Možné hodnoty jsou:

### \* ASQMGR

Má-li být připojení povoleno, musí splňovat požadavky na ověření připojení definované ve správci front. Pokud pole CONNAUTH poskytuje objekt ověřovacích informací a hodnota CHCKCLNT je *\*REQUIRED*, připojení nebude úspěšné, pokud není dodáno platné ID uživatele a heslo. Pokud pole CONNAUTH neposkytuje objekt ověřovacích informací, nebo hodnota CHCKCLNT není *\*REQUIRED*, pak se ID uživatele a heslo nepožaduje.

#### **\*REQUIRED**

Vyžaduje, aby všechny aplikace poskytovaly platné ID uživatele a heslo.

#### **\*REQDADM**

Privilegovaní uživatelé musí dodat platné ID uživatele a heslo, ale neprivilegovaní uživatelé se budou zacházet jako s nastavením \*OPTIONAL .

### **Kontrolovat lokální (CHCKLOCL)**

Zda jsou ověření připojení požadována všemi lokálně vázanými připojeními nebo kontrolována pouze, když je poskytnuto ID uživatele a heslo ve struktuře MQCSP.

Tyto atributy jsou platné pouze pro **AUTHTYPE** z \*IDPWOS nebo \*IDPWLDAP . Možné hodnoty jsou:

#### **\*NONE**

Přepne na kontrolu.

#### **\*VOLITELNÉ**

Zajišťuje, že je-li ID uživatele a heslo poskytováno aplikací, jsou to platné dvojice, ale že není povinné je poskytovat. Tato volba může být užitečná během migrace, například.

#### **\*REQUIRED**

Vyžaduje, aby všechny aplikace poskytovaly platné ID uživatele a heslo.

#### **\*REQDADM**

Privilegovaní uživatelé musí dodat platné ID uživatele a heslo, ale neprivilegovaní uživatelé se budou zacházet jako s nastavením \*OPTIONAL .

### **Skupina tříd (CLASSGRP)**

**V 8.0.0.2**

Třída objektů LDAP používaná pro záznamy skupin v úložišti LDAP.

Je-li hodnota prázdná, použije se **groupOfNames** .

Další běžně používané hodnoty zahrnují *groupOfUniqueNames* nebo *group*.

Tento atribut je platný pouze pro **AUTHTYPE** z \*IDPWLDAP.

### **Třída uživatele třídy (CLASSUSR)**

Třída objektů LDAP používaná pro záznamy uživatelů v úložišti LDAP.

Je-li tato hodnota prázdná, použije se výchozí hodnota *inetOrgPerson*, což je obecně hodnota potřebná.

Pro Microsoft Active Directory je hodnota, kterou vyžadujete, často *uživatel*.

Tento atribut je platný pouze pro **AUTHTYPE** z \*IDPWLDAP.

### **Název připojení (CONNNAME)**

DNS název nebo IP adresa hostitele, na kterém je server LDAP spuštěn, spolu s volitelným číslem portu. Výchozí číslo portu je 389. Pro název DNS nebo adresu IP není uvedena žádná výchozí hodnota.

Toto pole je platné pouze pro objekty ověřovacích informací \*CRLLDAP nebo \*IDPWLDAP , když je to požadováno.

Je-li použit s objekty ověřovacích informací IDPWLDAP , může se jednat o seznam názvů připojení oddělených čárkami.

Možné hodnoty jsou:

#### **\* STEJNÉ**

Název připojení zůstává nezměněn od původního objektu ověřovacích informací.

#### **jméno-připojení**

Uveďte úplný DNS název nebo IP adresu hostitele spolu s volitelným číslem portu. Maximální délka řetězce je 264 znaků.

## Prodleva selhání (FAILDELAY)

Když je poskytnuto ID uživatele a heslo pro ověření připojení a ověření selže, jelikož je ID uživatele nebo heslo chybné, toto je prodleva, v sekundách, než se selhání projeví v aplikaci.

To může pomoci vyhnout se zaneprázdnění smyček z aplikace, která se jednoduše po přijetí selhání jednoduše pokusí o opakované pokusy.

Hodnota musí být v rozsahu 0 až 60 sekund. Výchozí hodnota je 1.

Tento atribut je platný pouze pro typ AUTHTYPE \*IDPWOS a \*IDPWLDAP.

## Atribut členství ve skupině (FINDGRP)

**V 8.0.0.2** Název atributu použitého v rámci položky LDAP k určení členství ve skupině.

Když je `AUTHORMD = SEARCHGRP`, tento atribut je obvykle nastaven na `member` nebo `uniqueMember`.

Když je `AUTHORMD = SEARCHUSR`, tento atribut je obvykle nastaven na `memberOf`.

Je-li pole ponecháno prázdné, použije správce front `člen` nebo `memberOf` v závislosti na nastavení parametru **AUTHORMD**.

Tento atribut je platný pouze pro **AUTHTYPE** z \*IDPWLDAP.

## Jednoduchý název pro skupinu (GRPFIELD)

**V 8.0.0.2**

Je-li hodnota prázdná, příkazy jako např. `setmqaut` musí používat kvalifikované jméno pro skupinu. Hodnota může být buď úplné DN, nebo jednotlivý atribut.

Tento atribut je platný pouze pro **AUTHTYPE** z \*IDPWLDAP.

## Vnoření skupiny (NESTGRP)

**V 8.0.0.2**

Možné hodnoty jsou:

### \*NO

Pouze na počátku zjištěné skupiny se berou v úvahu pro autorizaci.

### \*YES

Seznam skupin se prohledává rekurzivně k výčtu všech skupin, do kterých uživatel patří.

Tento atribut je platný pouze pro **AUTHTYPE** z \*IDPWLDAP.

## Nahradit (REPLACE)

Uvádí, zda by měl nový objekt ověřovacích informací nahradit existující objekt ověřovacích informací se stejným názvem.

Možné hodnoty jsou:

### \*NO

Tato definice nenahradí žádný existující objekt ověřovacích informací se stejným názvem. Příkaz selže, pokud jmenovaný objekt ověřovacího objektu již existuje.

### \*YES

Nahradit existující objekt ověřovacích informací. Pokud jmenovaný objekt ověřovacích informací neexistuje, je vytvořen nový objekt.

## Zabezpečené komunikace (SECCOMM)

Zda má být připojení k serveru LDAP provedeno bezpečně pomocí SSL/TLS

## YES

Konektivita k serveru LDAP se zabezpečeně provádí pomocí SSL/TLS.

Použitý certifikát je výchozí certifikát pro správce front, pojmenovaný v CERTLABL na objektu správce front, nebo je-li prázdný, ten, který je popsán v tématu Názvy digitálních certifikátů, základní informace o požadavcích.

Certifikát se nachází v úložišti klíčů uvedeném v SSLKEYR na objektu správce front. Bude vyjednána šifrovaná specifikace, která je podporována serverem IBM MQ i serverem LDAP.

Je-li správce front konfigurován tak, aby používal SSLFIPS (YES) nebo specifikace šifer SUITEB, pak se tento účet bere také v souvislosti s připojením k serveru LDAP.

## ANNON

Připojitelnost k serveru LDAP se zabezpečeně provádí pomocí protokolu SSL/TLS stejně jako pro službu SECCOMM (YES) s jedním rozdílem.

Serveru LDAP se neodešle žádný certifikát; připojení bude vytvořeno anonymně. Chcete-li použít toto nastavení, ujistěte se, že úložiště klíčů uvedené v SSLKEYR, na objektu správce front, neobsahuje certifikát označený jako výchozí.

## NO

Konektivita k serveru LDAP nepoužívá SSL/TLS.

Tento atribut je platný pouze pro **AUTHTYPE** z *\*IDPWLDAP*

## Krátký uživatel (SHORTUSR)

Pole v záznamu uživatele, které má být použito jako krátké jméno uživatele v produktu IBM MQ.

Toto pole musí obsahovat hodnoty 12 nebo méně znaků. Toto krátké jméno uživatele se používá pro následující účely:

- Je-li povoleno ověření LDAP, ale autorizace LDAP není povolena, používá se jako ID uživatele operačního systému pro kontroly autorizace. V tomto případě musí atribut představovat ID uživatele operačního systému.
- Jsou-li povoleny ověření a ověření LDAP, použije se toto ID uživatele jako ID uživatele, které bylo převedeno se zprávou, aby bylo jméno uživatele LDAP znovu zjišťováno, když je třeba použít ID uživatele v rámci zprávy.

Například u jiného správce front nebo při zápisu zpráv sestav. V tomto případě atribut nemusí představovat ID uživatele operačního systému, ale musí se jednat o jedinečný řetězec. Výrobní číslo zaměstnance je příkladem vhodného atributu po tomto účelem.

Tento atribut je platný pouze pro **AUTHTYPE** z *\*IDPWLDAP* a je povinný.

## Text 'description' (TEXT)

Krátký textový popis objektu ověřovacích informací.

**Pozn.:** Délka pole je 64 bajtů a maximální počet znaků se sníží, pokud systém používá dvoubajtovou znakovou sadu (DBCS).

Možné hodnoty jsou:

### \* STEJNÉ

Textový řetězec je nezměněn.

### \* ŽÁDNÉ

Text je nastavený na prázdný řetězec.

### description

Délka řetězce může být maximálně 64 znaků uzavřených v apostrofech.

## Pole uživatele (USRFIELD)

Pokud ID uživatele poskytnuté aplikací pro ověření neobsahuje kvalifikátor pro pole v záznamu uživatele LDAP, to znamená, že neobsahuje ' = ' znaménko, tento atribut označuje pole v záznamu uživatele LDAP, které se používá k interpretaci poskytnutého ID uživatele.

Toto pole může být prázdné. Pokud se jedná o tento případ, všechna nekvalifikovaná ID uživatele používají parametr `SHORTUSR` k interpretaci poskytnutého ID uživatele.

Obsah tohoto pole bude zřetězen s ' = ' a spolu s hodnotou poskytnutou aplikací vytvořit úplné ID uživatele, které má být umístěno v záznamu uživatele LDAP. Například aplikace poskytuje uživateli `fred` a toto pole má hodnotu `cn`, pak bude úložiště LDAP prohledáno pro `cn=fred`.

Tento atribut je platný pouze pro **AUTHTYPE** z *\*IDPWLDAP*.

## Jméno uživatele (USERNAME)

Rozlišující jméno uživatele, který má vazbu k adresáři. Výchozí jméno uživatele je prázdné.

Toto pole je platné pouze pro objekty ověřovacích informací *\*CRLLDAP* nebo *\*IDPWLDAP*.

Možné hodnoty jsou:

### \* STEJNÉ

Jméno uživatele je nezměněno.

### \* ŽÁDNÉ

Jméno uživatele je prázdné.

### jméno-uživatele-LDAP

Uveďte rozlišující jméno uživatele LDAP. Maximální délka řetězce je 1024 znaků.

## Heslo uživatele (PASSWORD)

Heslo pro uživatele LDAP.

Toto pole je platné pouze pro objekty ověřovacích informací *\*CRLLDAP* nebo *\*IDPWLDAP*.

Možné hodnoty jsou:

### \* STEJNÉ

Heslo je nezměněno.

### \* ŽÁDNÉ

Heslo je prázdné.

### LDAP-heslo

Heslo uživatele LDAP. Maximální délka řetězce je 32 znaků.

## Adresa URL odpovídacího modulu OCSP (OCSPURL)

Adresa URL odpovídacího modulu OCSP, použitá k zaškrtnutí odvolání certifikátu. Toto musí být adresa URL HTTP, obsahující název hostitele a číslo portu odpovídacího modulu OCSP. Pokud odpovídací modul OCSP používá port 80, který je výchozí pro protokol HTTP, tak lze číslo portu vynechat.

Toto pole je platné pouze pro objekty ověřovacích informací OCSP.

Možné hodnoty jsou:

### \* STEJNÉ

Adresa URL odpovídacího modulu OCSP se nezměnila.

### OCSP-Responder-Adresa URL

Adresa URL odpovídacího modulu OCSP. Maximální délka řetězce je 256 znaků.

## Příklady

Není

## Chybové zprávy

Neznámý

## Kopírování kanálu MQ (CPYMQMCHL)

### Kde je povoleno spustit

Všechna prostředí (\*ALL)

### Bezpečnost podprocesů

Ano

Příkaz Kopírování kanálu MQ (CPYMQMCHL) vytváří novou definici kanálu MQ stejného typu a pro atributy neuvedené v příkazu se stejnými hodnotami atributu jako existující definice kanálu.

## Parametry

Klíčové slovo	Popis	Volby	Notes
<u>FROMCHL</u>	Z kanálu	Hodnota znaku	Povinné, Klíč, Poziční 1
<u>TOLCHL</u>	Do kanálu	Hodnota znaku	Povinné, Klíč, Poziční 2
<u>MQMNAME</u>	Název správce front zpráv	<i>Hodnota znaku, *DFT</i>	Volitelné, Klíč, Poziční 3
<u>CHLTYPE</u>	Typ kanálu	* RCVR, * SDR, * SVR, * RQSTR, * SVRCN, * CLUSDR, * CLURCVR, * CLTCN	Volitelné, Klíč, Poziční 4
<u>REPLACE</u>	Nahradit	<b>*NO</b> , *YES	Volitelné, Poziční 5
<u>TRPTYPE</u>	Typ přenosu	*LU62, *TCP, <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 6
<u>TEXT</u>	Textový 'popis'	<i>Znaková hodnota,</i> *BLANK, <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 7
<u>TGTMQMNAME</u>	Cílový správce fronty	<i>Hodnota znaku, *NONE,</i> <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 8
<u>CONNNAME</u>	Název připojení	<i>Hodnota znaku, *NONE,</i> <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 9
<u>TPNAME</u>	Jméno programu transakce	<i>Znaková hodnota,</i> *BLANK, <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 10
<u>MODENAME</u>	Název režimu	<i>Znaková hodnota,</i> *BLANK, <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 11
<u>TMQNAME</u>	Přenosová fronta	<i>Hodnota znaku, *SAME</i>	Volitelné, Poziční 12
<u>MCANAME</u>	Agent oznamovacího kanálu	Jednoduché hodnoty: <b>*SAME</b> , *NONE Další hodnoty: <i>Kvalifikovaný název objektu</i>	Volitelné, Poziční 13
	Kvalifikátor 1: Agent oznamovacího kanálu	Název	
	Kvalifikátor 2: Knihovna	<i>Název, *CURLIB</i>	

<b>Klíčové slovo</b>	<b>Popis</b>	<b>Volby</b>	<b>Notes</b>
<u>MCAUSRID</u>	ID uživatele agenta oznamovacího kanálu	<i>Znaková hodnota, *NONE, *PUBLIC, *SAME</i>	Volitelné, Poziční 14
<u>MCTYPE</u>	Typ agenta oznamovacího kanálu	<i>*PROCESS, *THREAD, *SAME</i>	Volitelné, Poziční 15
<u>BATCHINT</u>	Interval dávkového zpracování	<i>0-999999999, *SAME</i>	Volitelné, Poziční 16
<u>BatchSize</u>	Velikost dávky	<i>1-9999, *SAME</i>	Volitelné, Poziční 17
<u>DSCITV</u>	Interval odpojení	<i>0-999999, *SAME</i>	Volitelné, Poziční 18
<u>SHORTTMR</u>	Interval krátkých opakování	<i>0-999999999, *SAME</i>	Volitelné, Poziční 19
<u>SHORTRTY</u>	Počet krátkých opakování	<i>0-999999999, *SAME</i>	Volitelné, Poziční 20
<u>LONGTMR</u>	Interval dlouhých opakování	<i>0-999999999, *SAME</i>	Volitelné, Poziční 21
<u>LONGRTY</u>	Počet dlouhých opakování	<i>0-999999999, *SAME</i>	Volitelné, Poziční 22
<u>SCYEXIT</u>	Uživatelská procedura pro zabezpečení zprávy	Jednoduché hodnoty: <b>*SAME</b> , *NONE Další hodnoty: <i>Kvalifikovaný název objektu</i>	Volitelné, Poziční 23
	Kvalifikátor 1: Ukončení zabezpečení	Název	
	Kvalifikátor 2: Knihovna	<i>Název, *CURLIB</i>	
<u>CSC-EXIT</u>	Uživatelská procedura pro zabezpečení zprávy	<i>Hodnota znaku, *SAME, *NONE</i>	Volitelné, Poziční 24
<u>SCYUSRDATA</u>	Data uživatelské procedury zabezpečení zprávy	<i>Hodnota znaku, *SAME, *NONE</i>	Volitelné, Poziční 25
<u>SNDEXIT</u>	Ukončení odeslání	Jednoduché hodnoty: <b>*SAME</b> , *NONE Ostatní hodnoty (až 10 opakování): <i>Kvalifikovaný název objektu</i>	Volitelné, Poziční 26
	Kvalifikátor 1: Ukončení odeslání	Název	
	Kvalifikátor 2: Knihovna	<i>Název, *CURLIB</i>	
<u>CSNDEXIT</u>	Ukončení odeslání	Jednoduché hodnoty: <b>*SAME</b> , *NONE Ostatní hodnoty (až 10 opakování): <i>Znaková hodnota</i>	Volitelné, Poziční 27

<b>Klíčové slovo</b>	<b>Popis</b>	<b>Volby</b>	<b>Notes</b>
<u>SNDUSRDATA</u>	Data uživatelské procedury pro odeslání zprávy	Hodnoty (až 10 opakování): <i>Znaková hodnota</i> , <b>*SAME</b> , *NONE	Volitelné, Poziční 28
<u>RCVEXIT</u>	Ukončení příjmu	Jednoduché hodnoty: <b>*SAME</b> , *NONE Ostatní hodnoty (až 10 opakování): <i>Kvalifikovaný název objektu</i>	Volitelné, Poziční 29
	Kvalifikátor 1: Uživatelská procedura příjmu	Název	
	Kvalifikátor 2: Knihovna	<i>Název</i> , <b>*CURLIB</b>	
<u>CRCVEXIT</u>	Ukončení příjmu	Jednoduché hodnoty: <b>*SAME</b> , *NONE Ostatní hodnoty (až 10 opakování): <i>Znaková hodnota</i>	Volitelné, Poziční 30
<u>RCVUSRDATA</u>	Data uživatelské procedury pro přijetí zprávy	Hodnoty (až 10 opakování): <i>Znaková hodnota</i> , <b>*SAME</b> , *NONE	Volitelné, Poziční 31
<u>MSGEXIT</u>	Ukončení zprávy	Jednoduché hodnoty: <b>*SAME</b> , *NONE Ostatní hodnoty (až 10 opakování): <i>Kvalifikovaný název objektu</i>	Volitelné, Poziční 32
	Kvalifikátor 1: Ukončení zprávy	Název	
	Kvalifikátor 2: Knihovna	<i>Název</i> , <b>*CURLIB</b>	
<u>MSGUSRDATA</u>	Data uživatelské procedury pro zpracování zprávy	Hodnoty (až 10 opakování): <i>Znaková hodnota</i> , <b>*SAME</b> , *NONE	Volitelné, Poziční 33
<u>MSGRTYEXIT</u>	Ukončení opakování zprávy	Jednoduché hodnoty: <b>*SAME</b> , *NONE Další hodnoty: <i>Kvalifikovaný název objektu</i>	Volitelné, Poziční 34
	Kvalifikátor 1: Ukončení opakování zprávy	Název	
	Kvalifikátor 2: Knihovna	<i>Název</i> , <b>*CURLIB</b>	
<u>MSGRTYDATA</u>	Data ukončení opakování zprávy	<i>Hodnota znaku</i> , <b>*SAME</b> , *NONE	Volitelné, Poziční 35
<u>MSGRTYNBR</u>	Počet opakování zprávy	0-999999999, <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 36



Klíčové slovo	Popis	Volby	Notes
<a href="#">MSGRTYITV</a>	Interval opakování zprávy	0-999999999, <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 37
<a href="#">CVTMSG</a>	Konvertovat zprávu	*YES, *NO, <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 38
<a href="#">PUTAUT</a>	Oprávnění pro operaci vložení (Put)	*DFT, *CTX, <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 39
<a href="#">SEQNUMWRAP</a>	Nejvyšší pořadové číslo	100-999999999, <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 40
<a href="#">MAXMSGLEN</a>	Maximální délka zprávy	0-104857600, <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 41
<a href="#">HRTBTINTVL</a>	Interval synchronizace	0-999999999, <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 42
<a href="#">NPMSPEED</a>	Rychlost netrvalých zpráv	*FAST, *NORMAL, <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 43
<a href="#">Klastr</a>	Jméno klastru	<i>Hodnota znaku</i> , *NONE, <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 44
<a href="#">CLUSNL</a>	Seznam jmen klastru	<i>Hodnota znaku</i> , *NONE, <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 45
<a href="#">NETPRTY</a>	Priorita připojení do sítě	0-9, <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 46
<a href="#">SSLCIPH</a>	SSL CipherSpec	<i>Hodnota znaku</i> , !*NULL_MD5', !*NULL_SHA', !*RC4_MD5_EXPORT', !*RC4_MD5_US', !*RC4_SHA_US', !*RC2_MD5_EXPORT', !*DES_SHA_EXPORT', !*TRIPLE_DES_SHA_US', !*AES_SHA_US', !*TLS_RSA_WITH_NULL_MD5', !*TLS_RSA_WITH_NULL_SHA', !*TLS_RSA_EXPORT_WITH_RC4_40_MD5', !*TLS_RSA_WITH_RC4_128_MD5', !*TLS_RSA_WITH_RC4_128_SHA', !*TLS_RSA_EXPORT_WITH_RC2_40_MD5', !*TLS_RSA_WITH_DES_CBC_SHA', !*TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA', !*TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA', !*TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA', *NONE, <b>* STEJNÉ</b>	Volitelné, Poziční 47  CipherSpec TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA byla zamítnuta.
<a href="#">SSLCAUTH</a>	Autentizace klienta přes SSL	*REQUIRED, *OPTIONAL, <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 48

<b>Klíčové slovo</b>	<b>Popis</b>	<b>Volby</b>	<b>Notes</b>
<a href="#">SSLPEER</a>	Název rovnocenného uzlu SSL	<i>Hodnota znaku</i> , *NONE, <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 49
<a href="#">LOCLADDR</a>	Lokální komunikační adresa	<i>Hodnota znaku</i> , *NONE, <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 50
<a href="#">BATCHHB</a>	Interval prezenč. signálu dávky	0-999999999, <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 51
<a href="#">USERID</a>	Identifikátor uživatele úlohy	<i>Hodnota znaku</i> , *NONE, <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 52
<a href="#">Heslo</a>	Heslo	<i>Hodnota znaku</i> , *NONE, <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 53
<a href="#">KAINT</a>	Interval trvání platnosti	0-99999, <b>*SAME</b> , *AUTO	Volitelné, Poziční 54
<a href="#">COMPHDR</a>	Komprese záhlaví	Hodnoty (až 2 opakování): *NONE, *SYSTEM, <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 55
<a href="#">COMPMSG</a>	Komprese zpráv	Jednotlivé hodnoty: *ANY Ostatní hodnoty (do 4 opakování): *NONE, *RLE, *ZLIBHIGH, *ZLIBFAST, <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 56
<a href="#">MONCHL</a>	Monitorování kanálu	*QMGR, *OFF, *LOW, *MEDIUM, *HIGH, <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 57
<a href="#">STATCHL</a>	Statistiky kanálu	*QMGR, *OFF, *LOW, *MEDIUM, *HIGH, <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 58
<a href="#">CLWLRANK</a>	Rozsah vytížení klastru	0-9, <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 59
<a href="#">CLWLPRTY</a>	Priorita vytížení klastru	0-9, <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 60
<a href="#">CLWLWGHT</a>	Váha kanálu klastru	1-99, <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 61
<a href="#">SHARECNV</a>	Sdílení konverzací	0-999999999, <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 62
<a href="#">PROPCTL</a>	Řízení vlastnosti	*COMPAT, *NONE, *ALL, <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 63
<a href="#">MAXINST</a>	Maximální počet instancí	0-999999999, <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 64
<a href="#">MAXINSTC</a>	Maximum instancí na klienta	0-999999999, <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 65
<a href="#">CLNTWGHT</a>	Váha kanálu klienta	0-99, <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 66
<a href="#">AFFINITY</a>	Afinita připojení	*PREFERRED, *NONE, <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 67
<a href="#">BATCHLIM</a>	Mezní hodnota dat dávky	0-999999, <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 68
<a href="#">DFTECON</a>	Výchozí reconnection klienta	*NO, *YES, *QMGR, *DISABLED, <b>*SYSDFTCHL</b>	Volitelné, Poziční 69

## Z kanálu (FROMCHL)

Uvádí název existující definice kanálu obsahující hodnoty pro atributy, které nejsou uvedeny v tomto příkazu.

Možné hodnoty jsou:

### **z-kanálu-kanálu**

Uveďte název zdrojového kanálu MQ.

## Do kanálu (TOCHL)

Uvádí název nové definice kanálu. Název může obsahovat maximálně 20 znaků. Názvy kanálů musí být jedinečné. Pokud definice kanálu s tímto názvem již existuje, musí být uvedeno REPLACE(\*YES).

Možné hodnoty jsou:

### **na-název-kanálu**

Uveďte název vytvářeného kanálu MQ.

## Název správce front zpráv (MQMNAME)

Uvádí název správce front zpráv.

Možné hodnoty jsou:

### **\*DFT**

Použije se výchozí správce front. Pokud nemáte na systému definovaného výchozího správce front, příkaz selže.

### **jméno-správce-front-zpráv**

Název správce front zpráv.

## Typ kanálu (CHLTYPE)

Uvádí typ kopírovaného kanálu.

Možné hodnoty jsou:

### **\*SDR**

Kanál odesílatele

### **\*SVR**

Kanál serveru

### **\*RCVR**

Kanál příjemce

### **\*RQSTR**

Kanál žadatele

### **\*SVRCN**

Kanál připojení serveru

### **\*CLUSSDR**

Odesílací kanál klastru

### **\*CLUSRCVR**

Přijímací kanál klastru

### **\*CLTCN**

Kanál připojení klienta

## Nahradit (REPLACE)

Uvádí, zda nová definice kanálu nahrazuje existující definici kanálu se stejným názvem.

Možné hodnoty jsou:

**\*NO**

Nenahrazovat existující definici kanálu. Pokud jmenovaná definice kanálu již existuje, příkaz selže.

**\*YES**

Nahradit existující definici kanálu. Pokud žádná definice se stejným názvem neexistuje, bude vytvořena nová definice.

**Typ transportu (TRPTYPE)**

Uvádí protokol přenosu.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\*LU62**

SNA LU 6.2.

**\* TCP**

TCP (Transmission Control Protocol) / protokol Internetu (TCP/IP).

**Text 'description' (TEXT)**

Uvádí text, který stručně popisuje definici kanálu.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\* PRÁZDNÝ**

Text je nastavený na prázdný řetězec.

**description**

Uveďte maximálně 64 znaků uzavřených v apostrofech.

**Pozn.:** Délka pole je 64 bajtů a maximální počet znaků se sníží, pokud systém používá dvoubajtovou znakovou sadu (DBCS).

**Cílový správce front (TGTMQMNAME)**

Uvádí název cílového správce front.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\* ŽÁDNÉ**

Název cílového správce front pro kanál připojení klienta (CHLTYPE) \*CLTCN je neurčený.

**jméno-správce-front-zpráv**

Název cílového správce front zpráv pro kanál připojení klienta (CHLTYPE) \*CLTCN.

Pro ostatní typy kanálu nemusí být tento parametr uveden.

**Název připojení (CONNNAME)**

Uvádí název počítače k připojení.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\* ŽÁDNÉ**

Název připojení je prázdný.

## jméno-připojení

Uveďte název připojení, jak je vyžadováno protokolem přenosu:

- Pro \*LU62 uveďte název objektu CSI.
- Pro \*TCP uveďte buď název hostitele nebo síťovou adresu vzdáleného počítače (nebo lokálního počítače pro kanály příjemce klastru). To může být následováno volitelným číslem portu uzavřeným v závorkách.

Na platformách AIX, HP-UX, IBM i, Linux, Solaris a Windows je parametr názvu připojení TCP/IP přijímacího kanálu klastru nepovinný. Pokud ponecháte název připojení prázdný, vygeneruje IBM MQ název připojení za vás a bude předpokládat výchozí port a bude používat aktuální adresu IP systému. Výchozí číslo portu můžete přepsat, ale i nadále se bude používat aktuální adresa IP systému. Pro každý název připojení ponechte název IP prázdný a zadejte číslo portu do závorek. Např.:

```
(1415)
```

Vygenerovaný název CONNAME je vždy v tečkované dekadické notaci (IPv4) nebo v hexadecimální notaci (IPv6), a nikoli ve tvaru alfanumerického názvu hostitele DNS.

Kde není uveden port, předpokládá se výchozí port 1414.

Pro kanály příjemce klastru se název připojení týká lokálního správce front a pro ostatní kanály se týká cílového správce front.

Tento parametr je požadován pro kanály s typem kanálu (CHLTYPE) \*SDR, \*RQSTR, \*CLTCN a \*CLUSDR. Je volitelný pro kanály \*SVR a \*CLUSRCVR a není platný pro kanály \*RCVR nebo \*SVRCN.

## Název transakčního programu (TPNAME)

Tento parametr je platný pouze pro kanály s TRPTYPE definovaným jako LU 6.2.

Tento parametr musí být nastaven na název programu transakce architektury SNA, pokud CONNAME neobsahuje název objektu strany, v tomto případě musí být nastaven na mezery. Název se vezme místo objektu strany komunikací rozhraní CPI-C.

Tento parametr není platný pro kanály s CHLTYPE definovaným jako \*RCVR.

Možné hodnoty jsou:

### \* STEJNÉ

Hodnota tohoto atributu se nezmění.

### \* ŽÁDNÉ

Není zadán žádný název programu transakce.

### \* PRÁZDNÝ

Název programu transakce se vezme z objektu strany komunikací rozhraní CPI-C. Název objektu strany musí být uveden v parametru CONNAME.

## jméno-programu-transakce

Uveďte název programu transakce architektury SNA.

## Název režimu (MODENAME)

Tento parametr je platný pro kanály s TRPTYPE definovaným jako LU 6.2. Pokud TRPTYPE není definován jako LU 6.2, jsou data ignorována a není vydána žádná chybová zpráva.

Pokud je hodnota uvedena, musí být nastavena na název režimu architektury SNA, pokud CONNAME neobsahuje název objektu strany, v tomto případě musí být nastavena na mezery. Název se pak vezme z objektu strany komunikací rozhraní CPI-C.

Tento parametr není platný pro kanály s CHLTYPE definovaným jako \*RCVR nebo \*SVRCONN.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Hodnota tohoto atributu se nezmění.

**\* ŽÁDNÉ**

Není zadán žádný název režimu.

**\* PRÁZDNÝ**

Název se vezme z objektu strany komunikací rozhraní CPI-C. Musí být uvedeno v parametru CONNAME.

**název-režimu-SNA**

Uveďte název režimu architektury SNA.

## **Přenosová fronta (TMQNAME)**

Uvádí název přenosové fronty.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**název-přenosové-fronty**

Uveďte název přenosové fronty. Název přenosové fronty je požadován, pokud je CHLTYPE definován jako \*SDR nebo \*SVR.

Pro ostatní typy kanálu nemusí být tento parametr uveden.

## **agent kanálu zpráv (MCANAME)**

Tento parametr je vyhrazený a neměl by se používat.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\* ŽÁDNÉ**

Název programu sběrnice MCA je prázdný.

Tento parametr nelze zadat, pokud je CHLTYPE definován jako \*RCVR, \*SVRCN nebo \*CLTCN.

## **ID uživatele agenta kanálu zpráv (MCAUSRID)**

Uvádí identifikátor uživatele agenta oznamovacího kanálu, který má být použit agentem oznamovacího kanálu pro autorizaci pro přístup k prostředkům MQ, včetně (pokud PUTAUT je \*DFT) autorizace pro vložení zprávy do cílové fronty pro kanály příjemce nebo žadatele.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\* ŽÁDNÉ**

Agent oznamovacího kanálu používá výchozí identifikátor uživatele.

**\* VEŘEJNÉ**

Používá obecné oprávnění.

**mca-user-identifikátor**

Uveďte identifikátor uživatele, který se má použít.

Tento parametr nelze zadat pro typ kanálu (CHLTYPE) \*CLTCN.

## **Typ agenta kanálu zpráv (MCATYPE)**

Uvádí, zda by měl být program agenta oznamovacího kanálu spuštěn jako vlákno nebo jako proces.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\* PROCES**

Agent oznamovacího kanálu je spuštěn jako oddělený proces.

**\* PODPROCES**

Agent oznamovacího kanálu je spuštěn jako oddělené vlákno.

Tento parametr může být uveden pouze pro kanály s CHLTYPE definovaným jako \*SDR, \*SVR, \*RQSTR, \*CLUSDR nebo \*CLUSRCVR.

## Interval dávek (BATCHINT)

Minimální množství času v milisekundách, kdy kanál ponechá dávku otevřenou.

Dávka se ukončí tím, že se nejprve vyskytne následující situace: zprávy BATCHSZ byly odeslány, byly odeslány bajty BATCLIM, nebo je přenosová fronta prázdná a BATCHINT byl překročen.

Výchozí hodnota je 0, která znamená, že je dávka ukončena, jakmile je přenosová fronta prázdná (nebo je dosažen limit BATCHSZ).

Uveďte hodnotu v rozsahu od 0 do 999999999.

Tento parametr je platný pro kanály s CHLTYPE definovaným jako \*SDR, \*SVR, \*CLUSDR nebo \*CLUSRCVR.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Hodnota tohoto atributu se nezmění.

**batch-interval**

Uveďte hodnotu v rozsahu od 0 do 999999999.

## Velikost dávky (BATCHSIZE)

Uvádí maximální počet zpráv, které mohou být odeslány dolů kanálem před provedením kontrolního bodu.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**velikost dávky**

Uveďte hodnotu v rozsahu 1 až 9999.

Tento parametr nelze zadat pro typ kanálu (CHLTYPE) \*CLTCN nebo \*SVRCN.

## Interval odpojení (DSCITV)

Uvádí interval odpojení, který definuje maximální počet sekund, který bude kanál čekat na zprávy, aby je mohl přidat do přenosové fronty před uzavřením kanálu.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**interval odpojení**

Uveďte hodnotu v rozsahu od 0 do 999999.

Tento parametr nelze určit pro kanály typu (CHLTYPE) \*RCVR, \*RQSTR nebo \*CLTCN.

## Interval krátkých opakování (SHORTTMR)

Uvádí interval krátkého čekání na opakování kanálu odesílatele, serveru nebo klastru (\*SDR, \*SVR, \*CLUSDR nebo \*CLUSRCVR), který je spuštěn automaticky iniciátorem kanálu. Ten definuje interval mezi pokusy zavést připojení ke vzdálenému počítači.

Možné hodnoty jsou:

### \* STEJNÉ

Atribut se nemění.

### short-retry-interval

Uveďte hodnotu v rozsahu od 0 do 999999999.

## Krátký počet opakování (SHORTRTY)

Uvádí počet krátkého opakování kanálu odesílatele, serveru nebo klastru (\*SDR, \*SVR, \*CLUSDR nebo \*CLUSRCVR), který je spuštěn automaticky iniciátorem kanálu. Ten definuje maximální počet pokusů, které jsou učiněny k navázání připojení ke vzdálenému počítači v intervalech, uvedených pomocí SHORTTMR před použitím (normálně delších) LONGRTY a LONGTMR.

Možné hodnoty jsou:

### \* STEJNÉ

Atribut se nemění.

### short-retry-count

Uveďte hodnotu v rozsahu od 0 do 999999999. Hodnota 0 znamená, že žádná opakování nejsou povolena.

## Interval dlouhých opakování (LONGTMR)

Uvádí interval dlouhého čekání na opakování kanálu odesílatele, serveru nebo klastru (\*SDR, \*SVR, \*CLUSDR nebo \*CLUSRCVR), který je spuštěn automaticky iniciátorem kanálu. Definuje interval v sekundách mezi pokusy zavést připojení ke vzdálenému počítači po té, co byl překročen počet uvedený pomocí SHORTRTY.

Možné hodnoty jsou:

### \* STEJNÉ

Atribut se nemění.

### long-retry-interval

Uveďte hodnotu v rozsahu od 0 do 999999999.

**Poznámka:** Z implementačních důvodů je maximální interval opakování, který lze použít, 999999; hodnoty překračující tento interval jsou považovány za 999999.

## Počet dlouhých opakování (LONGRTY)

Uvádí počet dlouhého opakování kanálu odesílatele, serveru nebo klastru (\*SDR, \*SVR, \*CLUSDR nebo \*CLUSRCVR), který je spuštěn automaticky iniciátorem kanálu. Ten definuje maximální počet dalších pokusů, které jsou učiněny k připojení ke vzdálenému počítači v intervalech uvedených pomocí LONGTMR po překročení počtu uvedeného pomocí SHORTRTY. Pokud není po definovaném počtu pokusů připojení zavedeno, je zaprotokolována chybová zpráva.

Možné hodnoty jsou:

### \* STEJNÉ

Atribut se nemění.

### long-retry-count

Uveďte hodnotu v rozsahu od 0 do 999999999. Hodnota 0 znamená, že žádná opakování nejsou povolena.



## Uživatelská procedura zabezpečení (SCYEXIT)

Uvádí název programu, který bude volán jako procedura ukončení zabezpečení. Pokud je definován název, který není mezerový, bude procedura ukončení vyvolána v těchto případech:

- Okamžitě po zavedení kanálu.

Před přenosem jakékoli zprávy je ukončení poskytnuta možnost podnítit tok zabezpečení k potvrzení autorizace připojení.

- Na předpisu odpovědi na tok zprávy zabezpečení.

Jakékoli toky zpráv zabezpečení, přijaté od vzdáleného procesoru na vzdáleném počítači budou předány do procedury ukončení.

Možné hodnoty jsou:

### \* **STEJNÉ**

Atribut se nemění.

### \* **ŽÁDNÉ**

Program ukončení zabezpečení není vyvolán.

### **jméno-ukončení-zabezpečení**

Uveďte název programu ukončení zabezpečení.

### **jméno-knihovny**

Uveďte název knihovny obsahující program ukončení. Tento parametr musí být přítomen, pokud je uveden název programu ukončení.

## Uživatelská procedura zabezpečení (CSCYEXIT)

Uvádí název programu, který bude volán jako procedura ukončení zabezpečení klienta. Pokud je definován název, který není mezerový, bude procedura ukončení vyvolána v těchto případech:

- Okamžitě po zavedení kanálu.

Před přenosem jakékoli zprávy je ukončení poskytnuta možnost podnítit tok zabezpečení k potvrzení autorizace připojení.

- Na předpisu odpovědi na tok zprávy zabezpečení.

Jakékoli toky zpráv zabezpečení, přijaté od vzdáleného procesoru na vzdáleném počítači budou předány do procedury ukončení.

Možné hodnoty jsou:

### \* **STEJNÉ**

Atribut se nemění.

### \* **ŽÁDNÉ**

Program ukončení zabezpečení klienta nebude vyvolán.

### **jméno-ukončení-zabezpečení**

Uveďte název programu ukončení zabezpečení klienta.

## Data uživatelské procedury zabezpečení (SCYUSRDATA)

Uvádí maximálně 32 znaků uživatelských dat, která jsou předána programu ukončení zabezpečení.

Možné hodnoty jsou:

### \* **STEJNÉ**

Atribut se nemění.

### \* **ŽÁDNÉ**

Uživatelská data programu ukončení zabezpečení nejsou uvedena.

### **security-exit-user-data**

Uveďte uživatelská data pro proceduru ukončení zabezpečení.

## Ukončení odeslání (SNDEXIT)

Uvádí vstupní bod programu, který se má volat jako procedura ukončení odeslání. Pokud je definován název, který není mezerový, bude procedura ukončení vyvolána okamžitě před odesláním dat mimo síť. Proceduře ukončení je před přenosem poskytnuta kompletní vyrovnávací paměť přenosu; obsah vyrovnávací paměti může být podle potřeby modifikován.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\* ŽÁDNÉ**

Program ukončení odeslání nebude vyvolán.

**název-ukončení-odeslání**

Uveďte název programu ukončení odeslání.

**jméno-knihovny**

Uveďte název knihovny obsahující program ukončení. Tento parametr musí být přítomen, pokud je uveden název programu ukončení.

## Ukončení odeslání (CSNDEXIT)

Uvádí vstupní bod programu, který má být zavolán jako procedura ukončení odeslání klienta. Pokud je definován název, který není mezerový, bude procedura ukončení vyvolána okamžitě před odesláním dat mimo síť. Proceduře ukončení je před přenosem poskytnuta kompletní vyrovnávací paměť přenosu; obsah vyrovnávací paměti může být podle potřeby modifikován.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\* ŽÁDNÉ**

Program ukončení odeslání klienta nebude vyvolán.

**název-ukončení-odeslání**

Uveďte název programu ukončení odeslání klienta.

## Uživatelská data ukončení odeslání (SNDUSRDATA)

Uvádí maximálně 32 znaků uživatelských dat, která jsou předána programu ukončení odeslání.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\* ŽÁDNÉ**

Uživatelská data programu ukončení odeslání nejsou uvedena.

**send-exit-user-data**

Uveďte uživatelská data programu ukončení odeslání.

## Ukončení příjmu (RCVEXIT)

Uvádí vstupní bod programu, který se má volat jako ukončení příjmu. Pokud je definován název, který není mezerový, bude ukončení vyvoláno před zpracováním dat přijatých ze sítě. Ukončení je předána kompletní vyrovnávací paměť přenosu a obsah vyrovnávací paměti může být podle potřeby modifikován.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

### **\* ŽÁDNÉ**

Program ukončení příjmu není vyvolán.

### **jméno-ukončení-přijetí**

Uveďte název programu ukončení příjmu.

### **jméno-knihovny**

Uveďte název knihovny obsahující program ukončení. Tento parametr musí být přítomen, pokud je uveden název programu ukončení.

## **Ukončení příjmu (CRCVEXIT)**

Uvádí vstupní bod programu, který se má volat jako ukončení příjmu klienta. Pokud je definován název, který není mezerový, bude ukončení vyvoláno před zpracováním dat přijatých ze sítě. Ukončení je předána kompletní vyrovnávací paměť přenosu a obsah vyrovnávací paměti může být podle potřeby modifikován.

Možné hodnoty jsou:

### **\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

### **\* ŽÁDNÉ**

Program ukončení příjmu klienta nebude vyvolán.

### **jméno-ukončení-přijetí**

Uveďte název programu ukončení příjmu klienta.

## **Uživatelská data ukončení příjmu (RCVUSRDATA)**

Uvádí maximálně 32 znaků uživatelských dat, která jsou předána programu ukončení příjmu.

Možné hodnoty jsou:

### **\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

### **\* ŽÁDNÉ**

Uživatelská data programu ukončení příjmu nejsou uvedena.

### **receive-exit-user-data**

Uveďte maximálně 32 znaků uživatelských dat pro ukončení příjmu.

## **Ukončení zprávy (MSGEXIT)**

Uvádí vstupní bod programu, který se má volat jako ukončení zprávy. Pokud je definován název, který není mezerový, bude ukončení vyvoláno okamžitě po načtení zprávy z přenosové fronty. Ukončení je poskytnuta celá zpráva aplikace a popisovač zprávy k modifikaci.

Možné hodnoty jsou:

### **\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

### **\* ŽÁDNÉ**

Program ukončení zprávy není vyvolán.

### **jméno-ukončení-zprávy**

Uveďte název programu ukončení zprávy.

### **jméno-knihovny**

Uveďte název knihovny obsahující program ukončení. Tento parametr musí být přítomen, pokud je uveden název programu ukončení.

Tento parametr nelze zadat pro typ kanálu (CHLTYPE) \*CLTCN nebo \*SVRCN.

## Uživatelská data ukončení zprávy (MSGUSRDATA)

Uvádí uživatelská data, která jsou předána programu ukončení zprávy.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\* ŽÁDNÉ**

Uživatelská data programu ukončení zprávy nejsou uvedena.

**message-exit-user-data**

Uvedte maximálně 32 znaků uživatelských dat, která jsou předána programu ukončení zprávy.

Tento parametr nelze zadat pro typ kanálu (CHLTYPE) \*CLTCN nebo \*SVRCN.

## Ukončení opakování zprávy (MSGRTYEXIT)

Uvádí vstupní bod programu, který se má volat jako ukončení opakování zprávy.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\* ŽÁDNÉ**

Program ukončení opakování zprávy není vyvolán.

**message-retry-exit-name**

Uvedte název programu ukončení opakování zprávy.

**jméno-knihovny**

Uvedte název knihovny obsahující program ukončení. Tento parametr musí být přítomen, pokud je uveden název programu ukončení.

Tento parametr nelze určit pro kanály typu (CHLTYPE) \*CLTCN, \*SDR, \*SVR, \*SVRCN nebo \*CLUSSDR.

## Data uživatelské procedury opakování zprávy (MSGRTYDATA)

Uvádí uživatelská data, která jsou předána programu ukončení opakování zprávy.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\* ŽÁDNÉ**

Uživatelská data programu ukončení opakování zprávy nejsou uvedena.

**message-retry-exit-user-data**

Uvedte maximálně 32 znaků uživatelských dat, která jsou předána programu ukončení opakování zprávy.

Tento parametr nelze určit pro kanály typu (CHLTYPE) \*CLTCN, \*SDR, \*SVR, \*SVRCN nebo \*CLUSSDR.

## Počet opakování zprávy (MSGRTYNBR)

Uvádí počet nových pokusů kanálu, než se rozhodne, že nemůže zprávu doručit.

Tento parametr je kanálem použit jako alternativa k ukončení opakování zprávy, když je MSGRTYEXIT definován jako \*NONE.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

### **číslo-opakování-zprávy**

Uveďte hodnotu v rozsahu od 0 do 999999999. Hodnota 0 indikuje, že nebudou provedena žádná opakování.

Tento parametr nelze určit pro kanály typu (CHLTYPE) \*CLTCN, \*SDR, \*SVR, \*SVRCN nebo \*CLUSDR.

### **Interval opakování zprávy (MSGRTYITV)**

Uvádí minimální časový interval, který musí uběhnout, než může kanál zopakovat operaci MQPUT. Tento čas je v milisekundách.

Tento parametr je kanálem použit jako alternativa k ukončení opakování zprávy, když je MSGRTYEXIT definován jako \*NONE.

Možné hodnoty jsou:

#### **\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

### **číslo-opakování-zprávy**

Uveďte hodnotu v rozsahu od 0 do 999999999. Hodnota 0 indikuje, že opakování bude provedeno, jakmile to bude možné.

Tento parametr nelze určit pro kanály typu (CHLTYPE) \*CLTCN, \*SDR, \*SVR, \*SVRCN nebo \*CLUSDR.

### **Konvertovat zprávu (CVTMSG)**

Uvádí, zda by se měla být aplikační data ve zprávě před přenosem zprávy konvertovat.

Možné hodnoty jsou:

#### **\* STEJNÉ**

Hodnota tohoto atributu se nezmění.

#### **\*YES**

Aplikační data ve zprávě se před odesláním konvertují.

#### **\*NO**

Aplikační data ve zprávě se před odesláním nekonvertují.

Tento parametr nelze určit pro kanály typu (CHLTYPE) \*RCVR, \*RQSTR, \*CLTCN nebo \*SVRCN.

### **Oprávnění k vložení (PUTAUT)**

Uvádí, zda se identifikátor uživatele v kontextové informaci přidružený ke zprávě používá k zavedení oprávnění pro vložení zprávy do cílové fronty. To platí pouze pro kanály příjemce a žadatele (\*CLUSRCVR, \*RCVR a \*RQSTR).

Možné hodnoty jsou:

#### **\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

#### **\* DFT**

Před vložení zprávy do cílové fronty se nekontroluje oprávnění.

#### **\* CTX**

Identifikátor uživatele v kontextové informaci se používá k zavedení oprávnění pro vložení zprávy.

Tento parametr nelze určit pro kanály typu (CHLTYPE) \*CLTCN, \*SDR, \*SVR, \*SVRCN nebo \*CLUSDR.

### **Obtékání pořadového čísla (SEQNUMWRAP)**

Uvádí maximální pořadové číslo zprávy. Když je maximum dosaženo, jsou pořadová čísla zalomena, aby začínala znovu od 1.

**Pozn.:** Maximální pořadové číslo zprávy není převoditelné; lokální a vzdálené kanály se musí zalomit na stejném čísle.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**sequence-number-wrap-hodnota**

Uveďte hodnotu v rozsahu od 100 do 999999999.

Tento parametr nelze zadat pro typ kanálu (CHLTYPE) \*CLTCN nebo \*SVRCN.

### **Maximální délka zprávy (MAXMSGLEN)**

Uvádí maximální délku zprávy, která může být přenesena na kanálu. Ta je porovnána s hodnotou pro vzdálený kanál a skutečné maximum je nižší z těchto dvou hodnot.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**maximální-délka-zprávy**

Uveďte hodnotu v rozsahu od 0 do 104857600. Hodnota 0 indikuje, že maximální délka není omezena.

### **Interval prezenčního signálu (HRTBTINTVL)**

Uvádí čas v sekundách mezi toky prezenčních signálů předanými z odesílající sběrnice MCA, když na přenosové frontě nejsou žádné zprávy. Při vzájemné výměně prezenčních signálů může přijímající sběrnice MCA nastavit kanál do klidového stavu. Používá se pouze pro kanály odesílatele, serveru, odesílatele klastru a příjemce klastru (\*SDR, \*SVR, \*CLUSSDR a \*CLUSRCVR).

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**pul-beat-interval**

Uveďte hodnotu v rozsahu od 0 do 999999999. Hodnota 0 znamená, že nejsou provedeny žádné vzájemné výměny prezenčních signálů.

### **Rychlost netrvalých zpráv (NPMSPEED)**

Uvádí, zda kanál podporuje rychlé netrvalé zprávy.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Hodnota tohoto atributu se nezmění.

**\* RYCHLÉ**

Kanál podporuje rychlé netrvalé zprávy.

**\* NORMÁLNÍ**

Kanál nepodporuje rychlé netrvalé zprávy.

Tento parametr nelze zadat pro typ kanálu (CHLTYPE) \*CLTCN nebo \*SVRCN.

### **Název klastru (CLUSTER)**

Název klastru, do kterého kanál náleží. Maximální délka je 48 znaků a podřizuje se pravidlům pro pojmenování objektů MQ.

Tento parametr je platný pouze pro kanály \*CLUSSDR a \*CLUSRCVR. Pokud není parametr CLUSNL prázdný, musí být tento parametr prázdný.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Hodnota tohoto atributu se nezmění.

**\* ŽÁDNÉ**

Není uveden žádný název klastru.

**jméno-klastru**

Název klastru, do kterého kanál náleží. Maximální délka je 48 znaků a podřizuje se pravidlům pro pojmenování objektů MQ.

### **Seznam názvů klastru (CLUSNL)**

Název specifikující seznam názvů klastrů, kterému odpovídá daný kanál

Tento parametr je platný pouze pro kanály \*CLUSDR a \*CLUSRCVR. Pokud není parametr CLUSTER prázdný, musí být tento parametr prázdný.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Hodnota tohoto atributu se nezmění.

**\* ŽÁDNÉ**

Není uveden žádný seznam názvů klastru.

**seznam\_klastru-seznam**

Název seznamu názvů uvádějícího seznam klastrů, ke kterým kanál náleží. Maximální délka je 48 znaků a podřizuje se pravidlům pro pojmenování objektů MQ.

### **Priorita síťového připojení (NETPRTY)**

Priorita pro připojení do sítě. Pokud je k dispozici více cest, tak distribuované vytváření front vybírá cestu s nejvyšší prioritou. Hodnota musí být v rozsahu mezi 0 a 9, kde 0 je nejnižší priorita.

Tento parametr je platný pouze pro kanály \*CLUSRCVR.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Hodnota tohoto atributu se nezmění.

**priorita-připojení-sítě**

Uveďte hodnotu v rozsahu 0 až 9, kde 0 je nejnižší priorita.

### **SSL CipherSpec (SSLCIPH)**

SSLCIPH uvádí CipherSpec použitou při vyjednávání kanálu pomocí SSL. Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Hodnota tohoto atributu se nezmění.

**CipherSpec**

Název CipherSpec.

**Poznámka:** V produktu IBM MQ 8.0.0, opravná sada Fix Pack 2 je protokol SSLv3 a použití některých IBM MQ CipherSpecs zamítnuto. Další informace viz [Zamítnuté CipherSpecs](#).

### **Ověřování klienta SSL (SSLCAUTH)**

SSLCAUTH uvádí, zda se kanál stará o ověření klienta pomocí SSL. Parametr se používá pouze pro kanály s uvedeným SSLCIPH.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Hodnota tohoto atributu se nezmění.

**\* POŽADOVÁNO**

Ověření klienta je požadováno.

**\* VOLITELNÉ**

Ověření klienta je volitelné.

Tento parametr nelze určit pro kanály typu (CHLTYPE) \*SDR, \*CLTCN nebo \*CLUSSDR.

## Název partnera SSL (SSLPEER)

SSLPEER uvádí název rovnocenného uzlu X500 použitého při vyjednávání kanálu pomocí SSL. Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Hodnota tohoto atributu se nezmění.

**x500peername**

Název rovnocenného uzlu X500, který se má použít.

**Poznámka:** Alternativním způsobem omezení připojení k kanálům pomocí porovnání s rozlišujícím názvem SSL nebo TLS je použití záznamů ověření kanálu. U záznamů ověření kanálu lze na stejný kanál použít různé vzory rozlišujících názvů předmětů SSL nebo TLS. Je-li pro použití stejného kanálu použit oba SSLPEER a záznam ověření kanálu, musí se příchozí certifikát shodovat s oběma vzory, aby se mohl připojit. Další informace naleznete v tématu [Záznamy ověřování kanálu](#).

## Lokální komunikační adresa (LOCLADDR)

Uvádí lokální komunikační adresu pro kanál.

Tento parametr je platný pouze pro kanály \*SDR, \*SVR, \*RQSTR, \*CLUSSDR, \*CLUSRCVR a \*CLTCN.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\* ŽÁDNÉ**

Připojení je prázdné.

**lokální adresa**

Platná pouze pro typ přenosu TCP/IP. Uvedte volitelnou adresu IP a volitelný port nebo rozsah portů použitých pro odchozí komunikace TCP/IP. Formát je:

```
LOCLADDR([ip-addr] [(low-port[, high-port])][, [ip-addr] [(low-port[, high-port])]])
```

## Interval prezenčního signálu dávky (BATCHEB)

Čas v milisekundách použitý k určení, zda se na tomto kanálu vyskytne prezenční signál dávky. Prezenční signál dávky umožňuje kanálům určit, zda je vzdálená instance kanálu stále aktivní, dříve než vzniknou pochybnosti. Prezenční signál dávky se vyskytne, pokud sběrnice MCA kanálu nekomunikovala se vzdáleným kanálem v uvedeném čase.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**interval prezenčního signálu dávky**

Uvedte hodnotu v rozsahu od 0 do 999999999. Hodnota 0 indikuje, že se prezenční signál nepoužívá.

Tento parametr nelze určit pro kanály typu (CHLTYPE) \*RCVR, \*RQSTR, \*CLTCN nebo \*SVRCN.



## Identifikátor uživatele úlohy (USERID)

Je použito agentem oznamovacího kanálu při pokusu zahájit zabezpečenou relaci 6.2 se vzdáleným agentem oznamovacího kanálu.

Tento parametr je platný pouze pro kanály s typem kanálu (CHLTYPE) \*SDR, \*SVR, \*RQSTR, \*CLTCN nebo \*CLUSSDR.

I když je maximální délka atributu 12 znaků, je použito pouze prvních 10 znaků.

Možné hodnoty jsou:

### \* STEJNÉ

Hodnota tohoto atributu se nezmění.

### \* ŽÁDNÉ

Není zadán žádný identifikátor uživatele.

### identifikátor-uživatele

Uveďte identifikátor uživatele úlohy.

## Heslo (PASSWORD)

Je použito agentem oznamovacího kanálu při pokusu zahájit zabezpečenou relaci 6.2 se vzdáleným agentem oznamovacího kanálu.

Tento parametr je platný pouze pro kanály s typem kanálu (CHLTYPE) \*SDR, \*SVR, \*RQSTR, \*CLTCN nebo \*CLUSSDR.

I když je maximální délka atributu 12 znaků, je použito pouze prvních 10 znaků.

Možné hodnoty jsou:

### \* STEJNÉ

Hodnota tohoto atributu se nezmění.

### \* ŽÁDNÉ

Není zadáno žádné heslo.

### heslo

Zadejte heslo.

## Interval udržení aktivity (KAINT)

Uvádí interval udržení aktivity pro tento kanál.

Možné hodnoty jsou:

### \* STEJNÉ

Atribut se nemění.

### \* AUTOMATICKY

Interval udržení aktivity je vypočten na základě vyjednané hodnoty prezenčního signálu následujícím způsobem:

- Pokud je vyjednaná hodnota HBINT větší než 0, interval udržení aktivity je nastaven na hodnotu plus 60 sekund.
- Pokud je vyjednaná hodnota HBINT 0, je použita hodnota hodnotou uvedenou příkazem KEEPALIVEOPTIONS v sadě konfiguračních dat profilu TCP.

### keep-alive-interval

Uveďte hodnotu v rozsahu od 0 do 99999.

## Kompresa záhlaví (COMPHDR)

Seznam technik komprese dat hlavičky podporovaných kanálem.

Pro typy kanálu odesílatel, server, odesílatel klastru, příjemce klastru a připojení klienta (\*SDR, \*SVR, \*CLUSDR, \*CLUSRCVR a \*CLTCN) jsou uvedené hodnoty v pořadí preferencí s první technikou komprese podporovanou vzdáleným ukončením použitého kanálu.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\* ŽÁDNÉ**

Neprovádí se žádná komprese dat hlavičky.

**\* SYSTÉM**

Provádí se komprese dat hlavičky.

## Kompresa zpráv (COMPMSG)

Seznam technik komprese dat zprávy podporovaných kanálem.

Pro typy kanálu odesílatel, server, odesílatel klastru, příjemce klastru a připojení klienta (\*SDR, \*SVR, \*CLUSDR, \*CLUSRCVR a \*CLTCN) jsou uvedené hodnoty v pořadí preferencí s první technikou komprese podporovanou vzdáleným ukončením použitého kanálu.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\* ŽÁDNÉ**

Neprovádí se žádná komprese dat zprávy.

**\* RLE**

Kompresa dat zprávy se provádí pomocí kódování délky spuštění.

**\* ZLIBFAST**

Kompresa dat zprávy se provádí pomocí techniky komprese zlib. Preferuje se rychlá komprese.

**\* ZLIBHIGH**

Kompresa dat zprávy se provádí pomocí techniky komprese zlib. Preferuje se vysoká úroveň komprese.

**\* ANY**

Může být použita libovolná technika komprese podporovaná správcem front. Tato volba je platná pouze pro typ kanálu příjemce, žadatel a připojení serveru (\*RCVR, \*RQSTR a \*SVRCN).

## Monitorování kanálu (MONCHL)

Řídí shromažďování online monitorovacích dat.

Online monitorovací data se neshromažďují, když je atribut správce front MONCHL nastaven na \*NONE.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\* QMGR**

Shromažďování monitorovacích dat je zděděno z nastavení atributu správce front MONCHL.

**\* VYPNUTO**

Shromažďování online monitorovacích dat je pro tento kanál vypnuto.

**\* NÍZKÉ**

Shromažďování monitorovacích dat je zapnuto s nízkým poměrem shromažďování dat.

**\* STŘEDNÍ**

Shromažďování monitorovacích dat je zapnuto se středním poměrem shromažďování dat.

**\* VYSOKÁ**

Shromažďování monitorovacích dat je zapnuto s vysokým poměrem shromažďování dat.

Tento parametr nelze zadat pro typ kanálu (CHLTYPE) \*CLTCN.

### **Statistika kanálů (STATCHL)**

Řídí shromažďování statistických dat.

Statistická data se neshromažďují, když je atribut správce front STATCHL nastaven na \*NONE.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\* QMGR**

Shromažďování statistických dat je založeno na nastavení atributu správce front STATCHL.

**\* VYPNUTO**

Shromažďování statistických dat je pro tento kanál vypnuto.

**\* NÍZKÉ**

Shromažďování statistických dat je zapnuto s nízkým poměrem shromažďování dat.

**\* STŘEDNÍ**

Shromažďování statistických dat je zapnuto se středním poměrem shromažďování dat.

**\* VYSOKÁ**

Shromažďování statistických dat je zapnuto s vysokým poměrem shromažďování dat.

Tento parametr nelze zadat pro typ kanálu (CHLTYPE) \*CLTCN nebo \*SVRCN.

### **Pořadí pracovních zátěží klastru (CLWLRANK)**

Uvádí úroveň vytížení klastru kanálu.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**cluster-workload-rank**

Úroveň vytížení klastru kanálu je v rozsahu 0 až 9.

### **Priorita pracovní zátěže klastru (CLWLPRTY)**

Uvádí prioritu vytížení klastru kanálu.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**priorita pracovní zátěže klastru**

Priorita vytížení klastru kanálu je v rozsahu 0 až 9.

### **Váha kanálu klastru (CLWLWGHT)**

Uvádí váhu vytížení klastru kanálu.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**cluster-workload-weight**

Váha vytížení klastru kanálu je v rozsahu od 1 do 99.

## Sdílení konverzací (SHARECNV)

Uvádí maximální počet konverzací, které mohou být sdíleny přes konkrétní instanci (soket) kanálu klienta TCP/IP.

Tento parametr je platný pro kanály s CHLTYPE definovaným jako \*CLTCN nebo \*SVRCN.

Možné hodnoty jsou:

### \* STEJNÉ

Atribut se nemění.

### 0

Neuvádí žádné sdílení konverzací přes soket TCP/IP. Instance kanálu je spuštěna v režimu starším než IBM WebSphere MQ 7.0, pokud jde o:

- Zastavení a uvedení do klidového stavu administrátorem
- Synchronizační signály
- Dopředné čtení

### 1

Neuvádí žádné sdílení konverzací přes soket TCP/IP. K dispozici jsou synchronizační signály klienta a dopředné čtení bez ohledu na to, zda jde o volání MQGET či nikoli, a uvedení kanálu do klidového stavu lze lépe kontrolovat.

### sdílené-konverzace

Počet sdílených konverzací v rozsahu od 2 do 999999999.

Tento parametr je platný pouze pro kanály klientského připojení a připojení serverů.

**Poznámka:** Pokud se hodnota SHARECNV připojení klienta neshoduje s hodnotou SHARECNV připojení k serveru, použije se nižší z těchto dvou hodnot.

## Řízení vlastností (PROPCTL)

Uvádí, co se stane s vlastnostmi zprávy, když je zpráva odeslána správci front V6, nebo dřívější verze (správce front, který nerozumí konceptu deskriptoru vlastností).

Možné hodnoty jsou:

### \* STEJNÉ

Atribut se nemění.

### \* COMPAT

Obsahuje-li zpráva vlastnost s předponou "mcd.", "jms.", "usr." nebo "mqext.", pak všechny volitelné vlastnosti zprávy, kromě těch v deskriptoru zprávy (nebo přípony) budou umístěny v jedné nebo více hlavičkách MQRFH2 v datech zprávy dříve než bude zpráva odeslána vzdálenému správci dat.

### \* ŽÁDNÉ

Všechny vlastnosti zprávy, kromě těch v deskriptoru zprávy (nebo přípony) budou odstraněny ze zprávy před jejím odesláním vzdálenému správci dat.

### \*ALL

Všechny vlastnosti zprávy budou zahrnuty ve zprávě, jakmile bude odeslána vzdálenému správci dat. Vlastnosti, kromě těch v deskriptoru zprávy (nebo přípony), budou umístěny v jedné nebo více hlavičkách MQRFH2 v datech zprávy.

## Maximum instancí (MAXINST)

Uvádí maximální počet klientů, kteří se mohou simultánně připojit ke správci fronty přes objekt kanálu připojení serveru.

Tento atribut je platný pouze pro kanály připojení serveru.

Možné hodnoty jsou:

### **\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

#### **maximum-instance**

Uvádí maximální počet simultánních instancí kanálu v rozsahu od 0 do 9999999.

Hodnota nula předchází všechny přístupy klienta. Pokud je hodnota zmenšena pod počet aktuálně spuštěných instancí kanálu připojení serveru, spuštěné kanály to neovlivní, ale nové instance nebude možné spustit, dokud aktuálně existující nebudou vypnuty.

### **Maximum instancí na klienta (MAXINSTC)**

Uvádí maximální počet simultánních instancí individuálního kanálu připojení k serveru, které lze spustit z jednotlivého klienta.

V tomto kontextu jsou vícenásobné připojení klienta, vycházející ze stejné adresy vzdálené sítě, považovány za jednoho klienta.

Tento atribut je platný pouze pro kanály připojení serveru.

Možné hodnoty jsou:

### **\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

#### **Maximum-instances-per-client**

Maximální počet simultánních instancí kanálu, které lze spustit z jednotlivého klienta v rozsahu od 0 do 99999999.

Hodnota nula předchází všechny přístupy klienta. Pokud je hodnota zmenšena pod počet aktuálně spuštěných instancí kanálu připojení serveru z jednotlivého klienta, spuštěné kanály to neovlivní, ale nové instance nebude možné spustit, dokud aktuálně existující nebudou vypnuty.

### **Váha kanálu klienta (CLNTWGHT)**

Vážený atribut kanálu klienta je používán, takže definice kanálu klienta lze vybrat náhodně, v závislosti na jejich vážení, kdy bude k dispozici více než jedna odpovídající definice.

Možné hodnoty jsou:

### **\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

#### **client-channel-váha**

Váha kanálu klienta je v rozsahu od 0 do 99.

### **Afinita připojení (AFFINITY)**

Hodnota afinity kanálu slouží k tomu, aby si aplikace klienta, které se opakovaně připojují pomocí téhož názvu správce front, mohly vybrat, zda má být při každém připojení použita táž definice kanálu klienta.

Možné hodnoty jsou:

### **\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

### **\* UPŘEDNOSTŇOVÁNO**

První připojení v procesu čtení tabulky CCDT (Client Channel Definition table) vytváří seznam použitelných definic založených na vážení s příslušnými definicemi CLNTWGHT (0) jako první a v abecedním pořadí. Každé připojení v procesu se pokusí připojit pomocí první definice v seznamu. Pokud se navázání připojení nezdaří, je použita další definice. Neúspěšné definice CLNTWGHT(0) jsou přesunuty na konec seznamu. Definice CLNTWGHT(0) zůstávají na začátku seznamu a jsou vybrány jako první pro každé připojení.

### **\* ŽÁDNÉ**

První připojení v procesu, které čte tabulku CCDT, vytvoří seznam použitelných definic. Všechny připojení v procesu vybírají aplikovatelnou definici, v závislosti na vážení s jakýmkoliv aplikovatelnými definicemi CLNTWGHT(0), vybranými jako první v abecedním pořadí.

### **Limit dávkových dat (BATCLIM)**

Limit pro množství dat v kilobajtech, která lze odeslat prostřednictvím kanálu před provedením bodu synchronizace. Bod synchronizace se provede po zprávě, která způsobí dosažení limitu zpráv proteklých kanálem. Hodnota nula v tomto atributu znamená, že pro dávky přes tento kanál se nepoužije žádné omezení dat.

Dávka bude ukončena, je-li splněna jedna z následujících podmínek:

- Zprávy BATCHSZ byly odeslány.
- Bylo odesláno BATCLIM bajtů.
- Přenosová fronta je prázdná a BATCHINT byl překročen.

Tento parametr je platný pouze pro kanály s typem kanálu (CHLTYPE) SDR, SVR, CLUSSDR nebo CLUSRCVR.

Hodnota musí být v rozsahu 0 až 999999. Výchozí hodnota je 5000.

Tento parametr je podporován na všech platformách.

Možné hodnoty jsou:

### **\* STEJNÉ**

Hodnota tohoto atributu se nezmění.

### **batch-data-limit**

Uveďte hodnotu v rozsahu od 0 do 999999.

Tento parametr může být zadán pouze pro typy kanálů (CHLTYPE) \*SDR, \*SVR, \*CLUSSDR nebo \*CLUSRCVR.

### **Výchozí opakované připojení klienta (DFTRECON)**

Určuje, zda se klientské připojení automaticky znovu připojí k aplikaci klienta, pokud se její připojení přeruší.

### **\* STEJNÉ**

Hodnota tohoto atributu se nezmění.

### **\*NO**

Pokud není přepsáno produktem MQCONNX, klient se automaticky nepřipojí automaticky.

### **\*YES**

Pokud není přepsáno produktem MQCONNX, klient se znovu připojí automaticky.

### **\*QMGR**

Pokud nebude přepsán produktem MQCONNX, klient se znovu připojí automaticky, ale pouze se stejným správcem front. Volba QMGR má stejný účinek jako MQCNO\_RECONNECT\_Q\_MGR.

### **\*VYPNUTO**

Opětovné připojení je zakázáno, i když je vyžádáno klientským programem pomocí volání modulu MQCONNX MQI.

Tento parametr je zadán pro kanál připojení klienta, (CHLTYPE) \*CLTCN

### **Příklady**

Není

## Chybové zprávy

Neznámý

## Kopírování MQ Listener (CPYMQMLSR)

### Kde je povoleno spustit

Všechna prostředí (\*ALL)

### Bezpečnost podprocesů

Ano

Příkaz Kopírování listeneru MQ (CPYMQMLSR) vytváří definici listeneru MQ stejného typu a pro atributy neuvedené v příkazu se stejnými hodnotami atributu jako existující definice listeneru.

## Parametry

Klíčové slovo	Popis	Volby	Notes
<u>FROMLSR</u>	Z listeneru	Hodnota znaku	Povinné, Klíč, Poziční 1
<u>TOLSR</u>	Do listeneru	Hodnota znaku	Povinné, Klíč, Poziční 2
<u>MQMNAME</u>	Název správce front zpráv	<i>Hodnota znaku, *DFT</i>	Volitelné, Klíč, Poziční 3
<u>REPLACE</u>	Nahradit	<b>*NO</b> , *YES	Volitelné, Poziční 4
<u>TEXT</u>	Textový 'popis'	<i>Znaková hodnota, *BLANK, *SAME</i>	Volitelné, Poziční 5
<u>CONTROL</u>	Řízení listeneru	<b>*SAME</b> , *MANUAL, *QMGR, *STARTONLY	Volitelné, Poziční 6
<u>PORT</u>	Číslo portu	0-65535, <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 7
<u>IPADDR</u>	IP adresa	<i>Znaková hodnota, *BLANK, *SAME</i>	Volitelné, Poziční 8
<u>BACKLOG</u>	Zpětný protokol listener	0-999999999, <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 9

## Z modulu listener (FROMLSR)

Uvádí název existující definice listeneru pro poskytnutí hodnot pro atributy, které nejsou uvedeny v tomto příkazu.

Možné hodnoty jsou:

### **z-modulu-modulu-listener**

Uveďte název zdrojového listeneru MQ.

## Do modulu listener (TOLSR)

Uvádí název nové definice listeneru MQ, která se má vytvořit. Název může obsahovat maximálně 48 znaků.

Pokud definice listeneru s tímto názvem již existuje, musí být uvedeno REPLACE(\*YES).

Možné hodnoty jsou:

### **jméno-modulu-listener**

Uveďte název vytvářeného nového listeneru.

## Název správce front zpráv (MQMNAME)

Uvádí název správce front.

Možné hodnoty jsou:

**\* DFT**

Pouliť výchozího správce front.

**jméno-správce-front**

Název správce front zpráv.

### **Nahradit (REPLACE)**

Uvádí, zda nová definice listeneru nahrazuje existující definici listeneru se stejným názvem.

Možné hodnoty jsou:

**\*NO**

Tato definice nenahradí žádnou existující definici listeneru se stejným názvem. Příkaz selže, pokud jmenovaná definice listeneru již existuje.

**\*YES**

Nahradit existující definici listeneru. Pokud neexistuje žádná definice se stejným názvem, je vytvořena nová definice.

### **Text 'description' (TEXT)**

Uvádí text, který stručně popisuje definici listeneru.

**Pozn.:** Délka pole je 64 bajtů a maximální počet znaků se sníží, pokud systém používá dvoubajtovou znakovou sadu (DBCS).

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\* PRÁZDNÝ**

Text je nastavený na prázdný řetězec.

**description**

Uveďte maximálně 64 znaků uzavřených v apostrofech.

### **Řízení listeneru (CONTROL)**

Zda je listener spuštěn automaticky při spuštění správce front.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\* RUČNÍ**

Listener není automaticky spuštěn nebo zastaven.

**\* QMGR**

Listener je spuštěn a zastaven, když je správce front spuštěn a zastaven.

**\* POUZE START\_**

Listener je spuštěn, když je správce front spuštěn, ale není automaticky zastaven, když je správce front zastaven.

### **Číslo portu (PORT)**

Číslo portu, který má listener použit.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.



### číslo-portu

Číslo portu, který se má použít.

### Adresa IP (IPADDR)

IP adresa, kterou má listener použít.

Možné hodnoty jsou:

#### \* STEJNÉ

Atribut se nemění.

#### adresa IP

IP adresa, která se má použít.

### Nevyřízené požadavky modulu listener (BACKLOG)

Počet požadavků na souběžné připojení, které listener podporuje.

Možné hodnoty jsou:

#### \* STEJNÉ

Atribut se nemění.

### Nevyřízené položky

Počet podporovaných požadavků na souběžné připojení.

### Příklady

Není

### Chybové zprávy

Neznámý

## Kopírování seznamu názvů MQ (CPYMQMNL)

### Kde je povoleno spustit

Všechna prostředí (\*ALL)

### Bezpečnost podprocesů

Ano

Příkaz Kopírování seznamu názvů MQ (CPYMQMNL) kopíruje seznam názvů produktu MQ .

### Parametry

Klíčové slovo	Popis	Volby	Notes
<u>FROMTL</u>	Ze seznamu jmen	Hodnota znaku	Povinné, Klíč, Poziční 1
<u>TONL</u>	Do seznamu jmen	Hodnota znaku	Povinné, Klíč, Poziční 2
<u>MQMNAME</u>	Název správce front zpráv	<i>Hodnota znaku</i> , *DFT	Volitelné, Klíč, Poziční 3
<u>REPLACE</u>	Nahradit	*NO, *YES	Volitelné, Poziční 4
<u>TEXT</u>	Textový 'popis'	<i>Znaková hodnota</i> , *BLANK, *SAME	Volitelné, Poziční 5

Klíčové slovo	Popis	Volby	Notes
<u>NAMES</u>	Seznam jmen	Hodnoty (až do 256 opakování): <i>Znaková hodnota</i> , *BLANKS, *SAME, *NONE	Volitelné, Poziční 6

### Ze seznamu názvů (FROMNL)

Uvádí název existujícího seznamu názvů, pro poskytnutí hodnot pro atributy, které nejsou uvedeny v tomto příkazu.

#### ze seznamu názvů

Zadejte název zdrojového seznamu názvů.

### Do seznamu názvů (TONL)

Název nového seznamu názvů, který má být vytvořen. Název může obsahovat maximálně 48 znaků.

Pokud seznam názvů s tímto názvem již existuje, musí být uvedeno REPLACE (\*YES).

#### do-seznam názvů

Zadejte název vytvářeného seznamu názvů MQ .

### Název správce front zpráv (MQMNAME)

Uvádí název správce front zpráv.

Možné hodnoty jsou:

#### \* DFT

Použije se výchozí správce front.

#### jméno-správce-front-zpráv

Uvedte název správce front.

### Nahradit (REPLACE)

Uvádí, zda by nový seznam názvů měl nahradit existující seznam názvů se stejným názvem.

#### \*NO

Existující seznam názvů nenahrazujte. Příkaz selže, pokud pojmenovaný seznam názvů již existuje.

#### \*YES

Nahradit stávající seznam názvů. Pokud neexistuje žádný seznam názvů se stejným názvem, vytvoří se nový seznam názvů.

### Text 'description' (TEXT)

Určuje text, který stručně popisuje seznam názvů.

**Pozn.:** Délka pole je 64 bajtů a maximální počet znaků se sníží, pokud systém používá dvoubajtovou znakovou sadu (DBCS).

#### \* STEJNÉ

Atribut se nemění.

#### description

Uvedte maximálně 64 znaků uzavřených v apostrofech.

### Seznam názvů (NAMES)

Seznam názvů. Jedná se o seznam názvů, které mají být vytvořeny. Názvy mohou být libovolného typu, ale musí odpovídat pravidlům pro pojmenování objektů MQ .

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**seznam názvů**

Seznam, který se má vytvořit. Prázdný seznam je platný.

**Příklady**

Není

**Chybové zprávy**

Neznámý

**Kopírování procesu MQ (CPYMQMPRC)****Kde je povoleno spustit**

Všechna prostředí (\*ALL)

**Bezpečnost podprocesů**

Ano

Příkaz Kopírování MQ Process (CPYMQMPRC) vytváří definici procesu MQ stejného typu a u atributů, které nejsou uvedeny v příkazu, se stejnými hodnotami atributů jako existující definice procesu.

**Parametry**

<b>Klíčové slovo</b>	<b>Popis</b>	<b>Volby</b>	<b>Notes</b>
<u>FROMPRC</u>	Z procesu	Hodnota znaku	Povinné, Klíč, Poziční 1
<u>TOPRC</u>	Do procesu	Hodnota znaku	Povinné, Klíč, Poziční 2
<u>MQMNAME</u>	Název správce front zpráv	<i>Hodnota znaku</i> , <b>*DFT</b>	Volitelné, Klíč, Poziční 3
<u>REPLACE</u>	Nahradit	<b>*NO</b> , <b>*YES</b>	Volitelné, Poziční 4
<u>TEXT</u>	Textový 'popis'	<i>Znaková hodnota</i> , <b>*BLANK</b> , <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 5
<u>TYP APLIKACE</u>	Typ aplikace	<i>Celé číslo</i> , <b>*SAME</b> , <b>*CICS</b> , <b>*MVS</b> , <b>*IMS</b> , <b>*OS2</b> , <b>*DOS</b> , <b>*UNIX</b> , <b>*QMGR</b> , <b>*OS400</b> , <b>*WINDOWS</b> , <b>*CICS_VSE</b> , <b>*WINDOWS_NT</b> , <b>*VMS</b> , <b>*NSK</b> , <b>*VOS</b> , <b>*IMS_BRIDGE</b> , <b>*XCF</b> , <b>*CICS_BRIDGE</b> , <b>*NOTES_AGENT</b> , <b>*BROKER</b> , <b>*JAVA</b> , <b>*DQM</b>	Volitelné, Poziční 6
<u>AppID</u>	Identifikátor aplikace	<i>Hodnota znaku</i> , <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 7
<u>USRDMATA</u>	Data uživatele	<i>Hodnota znaku</i> , <b>*SAME</b> , <b>*NONE</b>	Volitelné, Poziční 8
<u>EnvData</u>	Data prostředí	<i>Hodnota znaku</i> , <b>*SAME</b> , <b>*NONE</b>	Volitelné, Poziční 9

## Z procesu (FROMPRC)

Uvádí název existující definice procesu pro poskytnutí hodnot pro atributy, které nejsou uvedeny v tomto příkazu.

Možné hodnoty jsou:

### **z-procesu-procesu**

Zadejte název zdrojového procesu MQ .

## Do procesu (TOPRC)

Název nové definice procesu, která má být vytvořena. Název může obsahovat maximálně 48 znaků.

Pokud definice procesu s tímto názvem již existuje, musí být uvedeno REPLACE (\*YES).

Možné hodnoty jsou:

### **jméno-procesu-procesu**

Určete název vytvářeného procesu MQ .

## Název správce front zpráv (MQMNAME)

Uvádí název správce front.

Možné hodnoty jsou:

### **\* DFT**

Použít výchozího správce front.

### **jméno-správce-front**

Název správce front zpráv.

## Nahradit (REPLACE)

Určuje, zda by nová definice procesu měla nahradit existující definici procesu se stejným názvem.

Možné hodnoty jsou:

### **\*NO**

Tato definice nenahradí žádnou existující definici procesu se stejným názvem. Příkaz selže, pokud jmenovaná definice procesu již existuje.

### **\*YES**

Nahradit existující definici procesu. Pokud neexistuje žádná definice se stejným názvem, je vytvořena nová definice.

## Text 'description' (TEXT)

Uvádí text, který stručně popisuje definici procesu.

**Pozn.:** Délka pole je 64 bajtů a maximální počet znaků se sníží, pokud systém používá dvoubajtovou znakovou sadu (DBCS).

Možné hodnoty jsou:

### **\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

### **\* PRÁZDNÝ**

Text je nastavený na prázdný řetězec.

### **description**

Uveďte maximálně 64 znaků uzavřených v apostrofech.

## Typ aplikace (APPTYPE)

Typ spuštěné aplikace.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\*CICS**

Reprezentuje aplikaci produktu CICS/400 .

**\* MVS**

Reprezentuje aplikaci MVS.

**\*IMS**

Reprezentuje aplikaci produktu IMS .

**\*OS2**

Reprezentuje aplikaci OS/2.

**\* DOS**

Reprezentuje aplikaci DOS.

**\*UNIX**

Reprezentuje aplikaci produktu UNIX .

**\* QMGR**

Reprezentuje správce front.

**\*OS400**

Reprezentuje aplikaci produktu IBM i .

**\* OKNA**

Reprezentuje aplikaci produktu Windows .

**\*CICS\_VSE**

Reprezentuje aplikaci produktu CICS/VSE .

**\* WINDOWS\_NT**

Reprezentuje aplikaci produktu Windows NT .

**\* VMS**

Reprezentuje aplikaci VMS.

**\* NSK**

Reprezentuje aplikaci Tandem/NSK.

**\* VOS**

Reprezentuje aplikaci VOS.

**\* IMS\_BRIDGE**

Reprezentuje aplikaci mostu IMS.

**\* XCF**

Reprezentuje aplikaci XCF.

**\*CICS\_BRIDGE**

Reprezentuje aplikaci produktu CICS bridge .

**\* AGENT NOTES\_AGENTA**

Reprezentuje aplikaci produktu Lotus Notes .

**\* ZPROSTŘEDKOVATEL**

Reprezentuje aplikaci zprostředkovatele.

**\* JAVA**

Reprezentuje aplikaci produktu Java .

**\* DQM**

Reprezentuje aplikaci DQM.

**uživatel-hodnota**

Uživatelsky definovaný typ aplikace v rozsahu 65536 až 999999999.

**Identifikátor aplikace (APPID)**

Identifikátor aplikace. Jedná se o název aplikace, která má být spuštěna, na platformě, pro kterou se příkaz zpracovává. Obvykle se jedná o název programu a název knihovny.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**id-aplikace**

Maximální délka je 256 znaků.

**Uživatelská data (USRDATA)**

Znakový řetězec, který obsahuje informace o uživateli vztahující se k aplikaci, jak je definováno APPID, ke spuštění.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\* ŽÁDNÉ**

Uživatelská data jsou prázdná.

**uživatelská-data**

Uveďte až 128 znaků uživatelských dat.

**Data prostředí (ENVDATA)**

Znakový řetězec, který obsahuje informace o prostředí vztahující se k aplikaci, jak je definováno APPID, ke spuštění.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\* ŽÁDNÉ**

Data prostředí jsou prázdná.

**prostředí-data**

Maximální délka je 128 znaků.

**Příklady**

Není

**Chybové zprávy**

Neznámý

**Kopírování fronty MQ (CPYMQMQ)****Kde je povoleno spustit**

Všechna prostředí (\*ALL)

**Bezpečnost podprocesů**

Ano

Fronta Copy MQ Queue ( **CPYMQMQ** ) Příkaz vytvoří definici fronty stejného typu a u atributů, které nejsou zadány v příkazu, se stejnými hodnotami atributů jako existující definice fronty.

## Parametry

Klíčové slovo	Popis	Volby	Notes
<u>FROMQ</u>	Jméno z fronty	Hodnota znaku	Povinné, Klíč, Poziční 1
<u>TOQ</u>	Jméno do fronty	Hodnota znaku	Povinné, Klíč, Poziční 2
<u>MQMNAME</u>	Název správce front zpráv	<i>Hodnota znaku</i> , <b>*DFT</b>	Volitelné, Klíč, Poziční 3
<u>QTYPE</u>	Typ fronty	Hodnota znaku	Volitelné, Poziční 4
<u>REPLACE</u>	Nahradit	<b>*NO</b> , <b>*YES</b>	Volitelné, Poziční 5
<u>TEXT</u>	Textový 'popis'	<i>Znaková hodnota</i> , <b>*BLANK</b> , <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 6
<u>PUTENBL</u>	Vlození povoleno	<b>*SAME</b> , <b>*NO</b> , <b>*YES</b>	Volitelné, Poziční 7
<u>DFTPTY</u>	Výchozí priorita zpráv	0-9, <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 8
<u>DFTMSGPST</u>	Výchozí trvalost zpráv	<b>*SAME</b> , <b>*NO</b> , <b>*YES</b>	Volitelné, Poziční 9
<u>NÁZEV TISKÁRNÝ</u>	Název procesu	<i>Hodnota znaku</i> , <b>*NONE</b> , <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 10
<u>TRGENBL</u>	Spouštěč povolen	<b>*SAME</b> , <b>*NO</b> , <b>*YES</b>	Volitelné, Poziční 11
<u>GETENBL</u>	Získání povoleno	<b>*SAME</b> , <b>*NO</b> , <b>*YES</b>	Volitelné, Poziční 12
<u>SHARE</u>	Sdílení povoleno	<b>*SAME</b> , <b>*NO</b> , <b>*YES</b>	Volitelné, Poziční 13
<u>DFTSHARE</u>	Výchozí volba sdílení	<b>*SAME</b> , <b>*NO</b> , <b>*YES</b>	Volitelné, Poziční 14
<u>MSGDLYSEQ</u>	Pořadí doručení zpráv	<b>*SAME</b> , <b>*PTY</b> , <b>*FIFO</b>	Volitelné, Poziční 15
<u>HDNBKTCNT</u>	Stvrdit počet odvolaných	<b>*SAME</b> , <b>*NO</b> , <b>*YES</b>	Volitelné, Poziční 16
<u>TRGTYPE</u>	Typ spouštěče	<b>*SAME</b> , <b>*FIRST</b> , <b>*ALL</b> , <b>*DEPTH</b> , <b>*NONE</b>	Volitelné, Poziční 17
<u>TRGDEPTH</u>	Hloubka spouštěče	1-999999999, <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 18
<u>TRGMSGPTY</u>	Priorita zpráv spouštěče	0-9, <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 19
<u>TRGDATA</u>	Data spouštěče	<i>Hodnota znaku</i> , <b>*NONE</b> , <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 20
<u>RTNITV</u>	Interval uchování	0-999999999, <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 21
<u>MAXDEPTH</u>	Maximální hloubka fronty	0-999999999, <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 22
<u>MAXMSGLEN</u>	Maximální délka zprávy	0-104857600, <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 23
<u>BKTTHLD</u>	Práh vrácení	0-999999999, <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 24
<u>BKTQNAME</u>	Zpětné jméno přefrontování	<i>Hodnota znaku</i> , <b>*NONE</b> , <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 25
<u>INITQNAME</u>	Inicializační fronta	<i>Hodnota znaku</i> , <b>*NONE</b> , <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 26

<b>Klíčové slovo</b>	<b>Popis</b>	<b>Volby</b>	<b>Notes</b>
<u>USAGE</u>	Použití	<b>*SAME</b> , *NORMAL, *TMQ	Volitelné, Poziční 27
<u>DFNTYPE</u>	Typ definice	<b>*SAME</b> , *TEMPDYN, *PERMDYN	Volitelné, Poziční 28
<u>TGTQNAME</u>	Cílový objekt	<i>Hodnota znaku</i> , <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 29
<u>RMTQNAME</u>	Vzdálená fronta	<i>Hodnota znaku</i> , <b>*SAME</b> , *NONE	Volitelné, Poziční 30
<u>RMTMQMNAME</u>	Vzdálený správce front zpráv	<i>Hodnota znaku</i> , <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 31
<u>TMQNAME</u>	Přenosová fronta	<i>Hodnota znaku</i> , *NONE, <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 32
<u>HIGHHLD</u>	Hloubka fronty s prahovou hodnotou	0-100, <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 33
<u>LOWTHLD</u>	Nízká prahová hodnota hloubky fronty	0-100, <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 34
<u>ÚPLNÝ</u>	Události zaplnění fronty povoleny	<b>*SAME</b> , *NO, *YES	Volitelné, Poziční 35
<u>HIGHEVT</u>	Události vysoké fronty povoleny	<b>*SAME</b> , *NO, *YES	Volitelné, Poziční 36
<u>MALÉ VEDENÍ</u>	Události nízké fronty povoleny	<b>*SAME</b> , *NO, *YES	Volitelné, Poziční 37
<u>SRVITV</u>	Servisní interval	0-999999999, <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 38
<u>SRVEVT</u>	Události servisního intervalu	<b>*SAME</b> , *HIGH, *OK, *NONE	Volitelné, Poziční 39
<u>SEZNAM DANŮ</u>	Podpora seznamu distribuce	<b>*SAME</b> , *NO, *YES	Volitelné, Poziční 40
<u>Klastr</u>	Jméno klastru	<i>Hodnota znaku</i> , <b>*SAME</b> , *NONE	Volitelné, Poziční 41
<u>CLUSNL</u>	Seznam jmen klastru	<i>Hodnota znaku</i> , *NONE, <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 42
<u>DEFBIND</u>	Předvolená vazba	<b>*SAME</b> , *OPEN, *NOTFIXED, *GROUP	Volitelné, Poziční 43
<u>CLWLRANK</u>	Rozsah vytížení klastru	0-9, <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 44
<u>CLWLPRTY</u>	Priorita vytížení klastru	0-9, <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 45
<u>CLWLUSEQ</u>	Použití fronty vytížení klastru	<b>*SAME</b> , *QMGR, *LOCAL, *ANY	Volitelné, Poziční 46
<u>MONQ</u>	Monitorování fronty	<b>*SAME</b> , *QMGR, *OFF, *LOW, *MEDIUM, *HIGH	Volitelné, Poziční 47
<u>STATQ</u>	Statistiky fronty	<b>*SAME</b> , *QMGR, *OFF, *ON	Volitelné, Poziční 48
<u>ACCTQ</u>	Účtování fronty	<b>*SAME</b> , *QMGR, *OFF, *ON	Volitelné, Poziční 49



Klíčové slovo	Popis	Volby	Notes
<u>NPMCLASS</u>	Třída netrvalých zpráv	<b>*SAME</b> , *NORMAL, *HIGH	Volitelné, Poziční 50
<u>MSGREADAHD</u>	Čtení zpráv předem	<b>*SAME</b> , *DISABLED, *NO, *YES	Volitelné, Poziční 51
<u>DFTPUTRESP</u>	Odezva výchozího umístění	<b>*SAME</b> , *SYNC, *ASYNC	Volitelné, Poziční 52
<u>PROPCTL</u>	Řízení vlastnosti	<b>*SAME</b> , *COMPAT, *NONE, *ALL, *FORCE, *V6COMPAT	Volitelné, Poziční 53
<u>TARGTYPE</u>	Cílový typ	<b>*SAME</b> , *QUEUE, *TOPIC	Volitelné, Poziční 54
<u>Vlastní</u>	Vlastní atribut	<i>Znaková hodnota</i> , *BLANK, <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 55
<u>CLCHNAME</u>	Název kanálu odesílatele klastru	<i>Hodnota znaku</i> , *NONE, <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 56

## Z názvu fronty (FROMQ)

Uvádí název existující definice fronty, z níž se převzou hodnoty pro atributy neuvedené v tomto příkazu.

Možné hodnoty jsou:

### **z-fronty-název**

Uveďte název zdrojové fronty.

## Do názvu fronty (TOQ)

Uvádí název nové definice fronty. Název může obsahovat maximálně 48 znaků. Kombinace názvů a typů fronty musejí být jedinečné; jestliže definice fronty již existuje s názvem a typem nové fronty, musíte uvést příkaz REPLACE(\*YES).

**Pozn.:** Délka pole je 48 bajtů a maximální počet znaků se sníží, pokud systém používá dvoubajtovou znakovou sadu (DBCS).

Možné hodnoty jsou:

### **název-do-fronty**

Uveďte název vytvářené fronty.

## Název správce front zpráv (MQMNAME)

Uvádí název správce front zpráv.

Možné hodnoty jsou:

### **\* DFT**

Použití výchozího správce front.

### **jméno-správce-front**

Uveďte název správce front.

## Typ fronty (QTYPE)

Uvádí typ fronty, která se má zkopírovat.

Možné hodnoty jsou:

**\*ALS**

Fronta alias.

**\*LCL**

Lokální fronta.

**\*RMT**

Vzdálená fronta.

**\*MDL**

Modelová fronta.

**Nahradit (REPLACE)**

Uvádí, zda nová fronta nahradí existující definici fronty se stejným názvem a typem.

Možné hodnoty jsou:

**\*NO**

Nenahrazuje se existující definice fronty. Příkaz selže, jestliže fronta s uvedeným názvem již existuje.

**\*YES**

Nahradíte existující definici fronty s atributy FROMQ a uvedenými atributy.

Příkaz selže, jestliže nějaká aplikace má otevřenou frontu, nebo pokud změníte atribut USAGE.

**Poznámka:** Je-li fronta lokální frontou a fronta se stejným názvem již existuje, všechny zprávy, které jsou již v této frontě, jsou zachovány.

**Text 'description' (TEXT)**

Uvádí text, který krátce popisuje objekt.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\* PRÁZDNÝ**

Text je nastavený na prázdný řetězec.

**description**

Uveďte maximálně 64 znaků uzavřených v apostrofech.

**Pozn.:** Délka pole je 64 bajtů a maximální počet znaků se sníží, pokud systém používá dvoubajtovou znakovou sadu (DBCS).

**Povolené operace Put (PUTENBL)**

Uvádí, zda zprávy lze vkládat do fronty.

**Pozn.:** Aplikační program může vydat volání MQSET, aby změnil hodnotu tohoto atributu.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\*NO**

Zprávy nelze přidat do fronty.

**\*YES**

Zprávy mohou do fronty přidávat autorizované aplikace.

**Výchozí priorita zprávy (DFTPTY)**

Uvádí výchozí prioritu zpráv vložených do fronty.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**priorita-hodnota**

Uveďte hodnotu v rozsahu 0 až 9, kde 9 je nejvyšší priorita.

### **Výchozí trvalost zpráv (DFTMSGPST)**

Uvádí předvolbu pro trvalost zpráv ve frontě. Trvalost zprávy určuje, zda budou zprávy uchovány po restartu správce front.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\*NO**

Standardně se zprávy ztratí po restartu správce front.

**\*YES**

Standardně se zprávy uchovávají po restartu správce front.

### **Název procesu (PRCNAME)**

Určuje lokální název procesu MQ , který identifikuje aplikaci, jež má být spuštěna při výskytu události spouštěče.

Proces nemusí být k dispozici, když se fronta vytváří, ale musí být k dispozici, aby mohla proběhnout událost spouštěče.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\* ŽÁDNÉ**

Název procesu je prázdné.

**jméno-procesu**

Zadejte název procesu MQ .

### **Aktivace povolena (TRGENBL)**

Uvádí, zda se zprávy spouštěče zapisují do inicializační fronty.

**Pozn.:** Aplikační program může vydat volání MQSET, aby změnil hodnotu tohoto atributu.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\*NO**

Spouštěcí impuls není povolen. Zprávy spouštěče se nezapisují do inicializační fronty.

**\*YES**

Spouštěcí impuls je povolen. Zprávy spouštěče se zapisují do inicializační fronty.

### **Povolené získání (GETENBL)**

Uvádí, zda aplikacím má být povoleno získávat zprávy z této fronty.

**Pozn.:** Aplikační program může vydat volání MQSET, aby změnil hodnotu tohoto atributu.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\*NO**

Aplikace nemohou načítat zprávy z fronty.

**\*YES**

Vhodně autorizované aplikace mohou načítat zprávy z fronty.

**Sdílení povoleno (SHARE)**

Uvádí, zda více instancí aplikací může současně otevřít tuto frontu pro vstup.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\*NO**

Pouze jediná instance aplikace může tuto frontu otevřít pro vstup.

**\*YES**

Více než jedna instance aplikace může tuto frontu otevřít pro vstup.

**Výchozí volba sdílení (DFTSHARE)**

Uvádí výchozí volbu sdílení pro aplikace otevírající tuto frontu pro vstup.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\*NO**

Standardně je požadavek na otevření určen pro výlučné použití fronty pro vstup.

**\*YES**

Standardně je požadavek na otevření určen pro sdílené použití fronty pro vstup.

**Posloupnost doručení zpráv (MSGDLYSEQ)**

Uvádí pořadí doručení zpráv.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\* PTY**

Zprávy jsou v rámci priority doručovány v logice FIFO (first-in-first-out).

**\* FIFO**

Zprávy jsou doručovány s logikou FIFO neohledně na prioritu.

**Počet vrácení zápočtu (HDNBKTCNT)**

Uvádí, zda počet vypuštěných zpráv se ukládá (utvrzuje) přes restarty správce front zpráv.

**Pozn.:** Na IBM MQ for IBM i je počet vždy tvrzený, bez ohledu na nastavení tohoto atributu.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\*NO**

Počet vypuštěných zpráv není tvrzený.

**\*YES**

Počet vypuštěných zpráv je tvrzený.

## Typ spouštěče (TRGTYPE)

Uvádí stav, který iniciuje událost spouštěče. Když je stav pravdivý, zpráva spouštěče se odešle do inicializační fronty.

**Pozn.:** Aplikační program může vydat volání MQSET, aby změnil hodnotu tohoto atributu.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\* PRVNÍ \***

Když je počet zpráv ve frontě v rozsahu od 0 do 1.

**\*ALL**

Kdykoli zpráva dorazí do fronty.

**\* HLOUBKA**

Když počet zpráv ve frontě je roven hodnotě atributu TRGDEPTH.

**\* ŽÁDNÉ**

Žádné zprávy spouštěče se nezapisují.

## Hloubka spouštěče (TRGDEPTH)

Pro TRGTYPE(\*DEPTH) uvádí počet zprávy, které iniciují zprávu spouštěče pro inicializační frontu.

**Pozn.:** Aplikační program může vydat volání MQSET, aby změnil hodnotu tohoto atributu.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**hodnota hloubky**

Uveďte hodnotu v rozsahu od 1 do 999999999.

## Priorita zpráv spouštěče (TRGMSGPTY)

Uvádí minimální prioritu, kterou musí zpráva mít, než dokáže vytvořit - nebo než ji lze počítat jako - událost spouštěče.

**Pozn.:** Aplikační program může vydat volání MQSET, aby změnil hodnotu tohoto atributu.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**priorita-hodnota**

Uveďte hodnotu v rozsahu 0 až 9, kde 9 je nejvyšší priorita.

## Data spouštěče (TRGDATA)

Uvádí až 64 znaků uživatelských dat, které správce front zahrne do zprávy spouštěče. Tato data jsou k dispozici pro monitorovací aplikaci, která zpracovává inicializační frontu, a pro aplikaci, která je spuštěná pomocí monitoru.

**Pozn.:** Aplikační program může vydat volání MQSET, aby změnil hodnotu tohoto atributu.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\* ŽÁDNÉ**

Nejsou uvedena žádná spouštěcí data.

### **spouštěcí-data**

Uvedte až 64 znaků uzavřených v apostrofech. Pro přenosovou frontu můžete použít tento parametr, abyste uvedli název kanálu, který se má spustit.

**Pozn.:** Délka pole je 64 bajtů a maximální počet znaků se sníží, pokud systém používá dvoubajtovou znakovou sadu (DBCS).

### **Interval uchování (RTNITV)**

Uvádí interval uchování. Tento interval je počet hodin, pro které může být fronta zapotřebí, založený na datu a čase, kdy byla fronta vytvořena.

Tato informace je k dispozici pro úklidovou aplikaci nebo operátora - lze ji využít pro zjištění situace, kdy ul' fronta není zapotřebí.

**Pozn.:** Správce front zpráv neodstraňuje fronty, ani nebrání odstranění vašich front, pokud jejich interval uchování dosud nevypršel. Provedení případných nezbytných akcí je na vás.

Možné hodnoty jsou:

#### **\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

#### **intervalová hodnota**

Uvedte hodnotu v rozsahu od 0 do 999999999.

### **Maximální hloubka fronty (MAXDEPTH)**

Uvádí maximální počet zpráv, které jsou ve frontě povoleny. Jiné činitele však mohou způsobit, že s frontou se zachází jako s plnou; fronta se může například jevit jako plná, jestliže není pro zprávu k dispozici žádný úložný prostor.

**Poznámka:** Je-li tato hodnota následně snížena pomocí příkazu CHGMQMQ, všechny zprávy, které jsou ve frontě, zůstanou neporušené, i když způsobí překročení nové maximální hodnoty.

Možné hodnoty jsou:

#### **\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

#### **hodnota hloubky**

Uvedte hodnotu v rozsahu od 0 do 999999999.

### **Maximální délka zprávy (MAXMSGLEN)**

Uvádí maximální délku zpráv ve frontě.

**Poznámka:** Pokud se tato hodnota následně sníží pomocí příkazu CHGMQMQ, všechny zprávy, které jsou ve frontě, zůstanou neporušené i v případě, že překročí novou maximální délku.

Aplikace mohou používat hodnotu tohoto atributu ke zjištění velikosti vyrovnávací paměti, kterou potřebují pro načtení zpráv z fronty. Proto tuto hodnotu měňte pouze tehdy, pokud víte, že to nezpůsobí nesprávnou funkci nějaké aplikace.

Možné hodnoty jsou:

#### **\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

#### **délka-hodnota**

Uvedte hodnotu v rozsahu od 0 do 100 MB. Výchozí hodnota je 4 MB.

### **Práh vrácení (BKTTHLD)**

Uvádí prahovou hodnotu vyřazených zpráv.

Aplikace běžící uvnitř portálu WebSphere Application Server a ty, které používají IBM MQ Application Server Facilities, použijí tento atribut k určení, zda by se měla zpráva zazálohovat. U všech ostatních aplikací neprovádí správce front žádnou akci založenou na hodnotě atributu, kromě toho, že umožňuje dotazování na tento atribut.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**prahová hodnota**

Uveďte hodnotu v rozsahu od 0 do 999999999.

## Název vrácení zpráv (BKTQNAME)

Uvádí název fronty vyřazených zpráv.

Aplikace běžící uvnitř portálu WebSphere Application Server a ty, které používají IBM MQ Application Server Facilities, tento atribut použijí k určení toho, kam by měly jít zprávy, které byly vráceny. U všech ostatních aplikací neprovádí správce front žádnou akci založenou na hodnotě atributu, kromě toho, že umožňuje dotazování na tento atribut.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\* ŽÁDNÉ**

Není uvedena žádná fronta vyřazených zpráv.

**název-fronty-backout**

Uveďte název fronty vyřazených zpráv.

## Inicializační fronta (INITQNAME)

Uvádí název kontinuální fronty.

**Poznámka:** Inicializační fronta musí být na stejné instanci správce front zpráv.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\* ŽÁDNÉ**

Není uvedena žádná inicializační fronta.

**název-inicializační-fronty**

Uveďte název inicializační fronty.

## Využití (USAGE)

Uvádí, zda je fronta pro normální použití nebo pro přenos zpráv do vzdáleného správce front zpráv.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\* NORMÁLNÍ**

Normální použití (fronta není přenosová fronta)

**\* TMO**

Fronta je přenosová fronta, která se používá pro zadržení zpráv určených pro vzdáleného správce front zpráv. Jestliže je fronta určena pro použití v situacích, kdy název přenosové fronty není výslovně zadán, název fronty musí být stejný jako název vzdáleného správce front zpráv. Další informace najdete v tématu IBM MQ Intercommunication.

## Typ definice (DFNTYPE)

Uvádí typ definice dynamické fronty, která se vytvoří, když aplikace vydá volání MQOPEN API s názvem této modelové fronty uvedeným v deskriptoru objektu.

**Poznámka:** Tento parametr se používá pouze pro definici modelové fronty.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\* TEMPDYN**

Vytvoří se dočasná dynamická fronta. Tato hodnota by neměla být uváděna s hodnotou parametrem DEFMSGPST s hodnotou \*YES.

**\* PERMDYN**

Vytvoří se trvalá dynamická fronta.

## Cílový objekt (TGTQNAME)

Uvádí název objektu, pro který je tato fronta alias.

Objekt může být správce lokální nebo vzdálené fronty, témat nebo fronty zpráv.

**Poznámka:** Cílový objekt v této chvíli nemusí existovat, ale musí existovat, když se proces pokusí otevřít alias frontu.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**název-cílového-objektu**

Uveďte název cílového objektu.

## Vzdálená fronta (RMTQNAME)

Uvádí název vzdálené fronty. To je lokální název vzdálené fronty, který je definován ve správci front uvedeném pomocí RMTQMNAME.

Jestliže bude tato definice použita pro definici alias správce front, hodnota RMTQNAME musí být prázdná ve chvíli, kdy dojde k otevření.

Jestliže se tato definice používá pro opakovací alias, je tento název fronty, která musí být opakovací frontou.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\* ŽÁDNÉ**

Není uveden žádný název vzdálené fronty (tj. název je prázdný). To lze použít, jestliže se jedná o definici alias správce front.

**jméno-vzdálené-fronty**

Uveďte název fronty vzdáleného správce front.

**Poznámka:** Název není kontrolován, aby se zajistilo, že obsahuje pouze ty znaky, které jsou normálně povoleny pro názvy front.

## Vzdálený správce front zpráv (RMTQMNAME)

Uvádí název vzdáleného správce front, na kterém je fronta RMTQNAME definována.



Jestliže aplikace otevře lokální definici vzdálené fronty, RMTMQMNAME nesmí být název připojeného správce front. Jestliže TMQNAME je prázdné, musí existovat lokální fronta téhož názvu, která se používá jako přenosová fronta.

Jestliže se tato definice používá pro alias správce front, RMTMQMNAME je název správce front, což může být název připojeného správce front. Jinak platí, že pokud je TMQNAME prázdné, když se fronta otevírá, musí existovat lokální fronta s tímto názvem, s uvedeným USAGE(\*TMQ), která se má používat jako přenosová fronta.

Jestliže se tato definice používá pro alias, určený pro odpověď, je tento název správce front, který musí být správce opakovací fronty.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**název-vzdáleného-správce-front**

Uveďte název vzdáleného správce front.

**Poznámka:** Ujistěte se, že tento název obsahuje pouze ty znaky, které jsou normálně povoleny pro názvy správce front.

## **Přenosová fronta (TMQNAME)**

Uvádí lokální název přenosové fronty, která se má použít pro zprávy určené pro vzdálenou frontu - buď pro vzdálenou frontu, nebo pro definici alias správce front.

Jestliže TMQNAME je prázdný, front se stejným názvem jako RMTMQMNAME se použije jako přenosová fronta.

Tento atribut se ignoruje, jestliže se definice používá jako alias správce front a RMTMQMNAME je název připojeného správce front.

Také se ignoruje tehdy, jestliže se definice používá jako definice alias odpovídací fronty.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\* ŽÁDNÉ**

Pro tuto vzdálenou frontu není definován žádný specifický název přenosové fronty. Hodnota tohoto atributu je nastavena tak, že všechny znaky jsou prázdné.

**název-přenosové-fronty**

Uveďte název přenosové fronty.

## **Horní prahová hodnota hloubky fronty (HIGHTHLD)**

Uvádí prahovou hodnotu, s níž se porovnává hloubka fronty, aby se vygenerovala událost nejvyšší hloubky fronty.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**prahová hodnota**

Uveďte hodnotu v rozsahu od 0 do 100. Tato hodnota se používá jako celkové procento z maximální hloubky fronty (parametr MAXDEPTH).

## **Dolní prahová hodnota hloubky fronty (LOWTHLD)**

Uvádí prahovou hodnotu, s níž se porovnává hloubka fronty, aby se vygenerovala událost nejnižší hloubky fronty.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**prahová hodnota**

Uveďte hodnotu v rozsahu od 0 do 100. Tato hodnota se používá jako celkové procento z maximální hloubky fronty (parametr MAXDEPTH).

### **Události plné fronty povoleny (FULLELEVT)**

Uvádí, zda se generují události naplnění fronty.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\*NO**

Události naplnění fronty se negenerují.

**\*YES**

Události naplnění fronty se generují.

### **Povolené vysoké události fronty (HIGHEVT)**

Uvádí, zda se generují události vysoké hloubky fronty.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\*NO**

Události vysoké hloubky fronty se negenerují.

**\*YES**

Události vysoké hloubky fronty se generují.

### **Události nízké fronty povoleny (LOWEVT)**

Uvádí, zda se generují události nízké hloubky fronty.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\*NO**

Události nízké hloubky fronty se negenerují.

**\*YES**

Události nízké hloubky fronty se generují.

### **Servisní interval (SRVITV)**

Uvádí servisní interval. Tento interval se používá pro porovnání při generování událostí vysokého servisního intervalu a servisního intervalu OK.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**intervalová hodnota**

Uveďte hodnotu v rozsahu od 0 do 999999999. Hodnota je v milisekundách.

## Události servisního intervalu (SRVEVT)

Uvádí, zda se generují události servisního intervalu vysokého a servisního intervalu OK.

Událost servisní interval vysoký se generuje, když kontrola ukazuje, že žádné zprávy nebyly načteny z fronty během času uvedeného parametrem SRVITV jako minimum.

Událost servisní interval OK se generuje, když kontrola ukazuje, že byly načteny zprávy z fronty během času uvedeného parametrem SRVITV.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\* VYSOKÁ**

Události vysokého servisního intervalu se generují.

**\* OK**

Události servisního intervalu OK se generují.

**\* ŽÁDNÉ**

Negenerují se žádné události servisního intervalu.

## Podpora distribučního seznamu (DISTLIST)

Uvádí, zda fronta podporuje rozdělovník.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\*NO**

Fronta nebude podporovat rozdělovníky.

**\*YES**

Fronta bude podporovat rozdělovníky.

## Název klastru (CLUSTER)

Název klastru, do kterého fronta patří.

Změny tohoto parametru nemají vliv na instance fronty, které jsou již otevřeny.

Tento parametr nelze nastavit pro dynamické, přenosové, SYSTEM.CHANNEL.xx, SYSTEM.CLUSTER.xx nebo SYSTEM.COMMAND.xx fronty.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**jméno-klástru**

Pouze jedna z výsledných hodnot CLUSTER nebo CLUSNL může být vyplněna, nemůžete zadat hodnoty do obou.

## Seznam názvů klastru (CLUSNL)

Název seznamu názvů klastrů, do kterých fronta patří. Změny tohoto parametru nemají vliv na instance fronty, které jsou již otevřeny.

Tento parametr nelze nastavit pro dynamické, přenosové, SYSTEM.CHANNEL.xx, SYSTEM.CLUSTER.xx nebo SYSTEM.COMMAND.xx fronty.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**název seznamu názvů**

Pouze jedna z výsledných hodnot CLUSTER nebo CLUSNL může být vyplněna, nemůžete zadat hodnoty do obou.

**Výchozí vazba (DEFBIND)**

Uvádí vazbu, která se má použít, když aplikace uvádí MQOO\_BIND\_AS\_Q\_DEF u volání MQOPEN a fronta je fronta klastru.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\* OTEVŘENO**

Popisovač fronty je při otevření fronty navázán na specifickou instanci fronty klastru.

**\* NEOPRAVENO**

Popisovač fronty není vázán na žádnou konkrétní instanci fronty klastru. To umožňuje správci front vybrat specifickou instanci fronty, když je vložena zpráva příkazem MQPUT, a následně tento výběr v případě nutnosti změnit.

Volání MQPUT1 se vždy chová, jako kdyby bylo uvedeno NOTFIXED.

**\* SKUPINA**

Při otevření fronty je ovladač fronty vázán na specifickou instanci fronty klastru tak dlouho, jak jsou zprávy ve skupině zpráv. Všechny zprávy ve skupině zpráv jsou alokovány do stejné cílové instance.

**Pořadí pracovních zátěží klastru (CLWLRANK)**

Uvádí úroveň vytížení fronty.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**cluster-workload-rank**

Uveďte hodnotu v rozsahu od 0 do 9.

**Priorita pracovní zátěže klastru (CLWLPRTY)**

Uvádí prioritu vytížení klastru fronty.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**priorita pracovní zátěže klastru**

Uveďte hodnotu v rozsahu od 0 do 9.

**Použití fronty pracovní zátěže klastru (CLWLUSEQ)**

Určuje chování operace MQPUT, pokud má cílová fronta lokální instanci a alespoň jednu vzdálenou instanci klastru. Pokud vložení pochází z kanálu klastru, tak se tento atribut nepoužije.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\* QMGR**

Hodnota je převzata z atributu správce front CLWLUSEQ.

### \* LOKÁLNÍ

Lokální fronta bude jediný cíl příkazu MQPUT.

### \* ANY

Správce front bude lokální frontu považovat za jinou instanci fronty klastru pro účely distribuce vytížení.

## Monitorování fronty (MONQ)

Řídí shromažďování online monitorovacích dat.

Online monitorovací data se neshromažďují, když je atribut MONQ u správce front nastaven na \*NONE.

Možné hodnoty jsou:

### \* STEJNÉ

Atribut se nemění.

### \* QMGR

Shromažďování online monitorovacích dat je převzato z atributu MONQ správce front.

### \* VYPNUTO

Shromažďování online monitorovacích dat pro tuto frontu je vypnuto.

### \* NÍZKÉ

Shromažďování monitorovacích dat je zapnuto s nízkým poměrem shromažďování dat.

### \* STŘEDNÍ

Shromažďování monitorovacích dat je zapnuto se středním poměrem shromažďování dat.

### \* VYSOKÁ

Shromažďování monitorovacích dat je zapnuto s vysokým poměrem shromažďování dat.

## Statistika front (STATQ)

Řídí shromažďování statistických dat.

Online monitorovací data se neshromažďují, když je atribut STATQ správce front nastaven na \*NONE.

Možné hodnoty jsou:

### \* STEJNÉ

Atribut se nemění.

### \* QMGR

Shromažďování statistických dat vychází z nastavení atributu STATQ správce front.

### \* VYPNUTO

Shromažďování statistických dat pro tuto frontu je vypnuto.

### \* ZAPNUTO

Shromažďování statistických dat je pro tuto frontu zapnuto.

## Účtování fronty (ACCTQ)

Řídí shromažďování účtovacích dat.

Je-li atribut ACCTQ správce front nastaven na \*NONE, neshromažďují se účtovací data.

Možné hodnoty jsou:

### \* STEJNÉ

Atribut se nemění.

### \* QMGR

Shromažďování účtovacích dat vychází z nastavení atributu ACCTQ správce front.

### \* VYPNUTO

Shromažďování účtovacích dat pro tuto frontu je vypnuto.

#### **\* ZAPNUTO**

Shromáždování účtovacích dat je pro tuto frontu zapnuto.

### **Třída netrvalých zpráv (NPMCLASS)**

Uvádí úroveň spolehlivost netrvalých zpráv vložených do této fronty.

Možné hodnoty jsou:

#### **\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

#### **\* NORMÁLNÍ**

Netrvalá data vložená do této fronty se ztratí pouze po selhání nebo po vypnutí správce front. Netrvalá zpráva vložená do této fronty se odloží v případě restartu správce front.

#### **\* VYSOKÁ**

Netrvalé zprávy vložené do této fronty se neodstraní v případě restartu správce front. Netrvalé zprávy vložené do této fronty mohou být i tak ztraceny v případě selhání.

### **Čtení zpráv v předstihu (MSGREADAHD)**

Uvádí, zda jsou netrvalé zprávy odesílány klientovi před tím, než je bude aplikace požadovat.

Možné hodnoty jsou:

#### **\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

#### **\* VYPNUTO**

Čtení předem je u této fronty vypnuto. Zprávy nejsou klientovi odesílány před tím, než je bude aplikace požadovat, bez ohledu na to, zda je čtení předem požadováno klientskou aplikací.

#### **\*NO**

Netrvalé zprávy nejsou klientovi odesílány před tím, než je bude aplikace požadovat. Pokud klient skončí abnormálně, dojde ke ztrátě maximálně jedné netrvalé zprávy.

#### **\*YES**

Netrvalé zprávy jsou klientovi odesílány před tím, než je bude aplikace požadovat. Může dojít ke ztrátě netrvalých zpráv, pokud klient skončí abnormálně nebo pokud aplikace klienta nezkonsumuje všechny zprávy, je odeslána.

### **Výchozí odezva Put (DFTPOTRESP)**

Atribut typu výchozího umístění odezvy (DFTPOTRESP) uvádí typ odezvy, vyladovaný pro volání MQPUT a MQPUT1, když aplikace zadá volbu MQPMO\_RESPONSE\_AS\_Q\_DEF.

Možné hodnoty jsou:

#### **\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

#### **\* SYNCHRONIZACE**

Určení této hodnoty zajistí, že příkazy pro operace umístění do fronty, určené volbou MQPMO\_RESPONSE\_AS\_Q\_DEF budou vydány, jako by byla uvedena volba MQPMO\_SYNC\_RESPONSE. Pole v MQMD a MQPMO jsou vráceny správcem front do aplikace. Jedná se o výchozí hodnotu dodanou s produktem IBM MQ, ale vaše instalace ji mohla změnit.

#### **\* ASYNCHRONNÍ**

Určení této hodnoty zabezpečí, že příkazy pro operace umístění do fronty, určené volbou MQPMO\_RESPONSE\_AS\_Q\_DEF budou vždy vydány, jako by byla uvedena volba MQPMO\_ASYNC\_RESPONSE. Některá pole v MQMD a MQPMO nejsou vráceny správcem front do aplikace; ale zlepšení výkonu můžete vidět na zprávách, umístěných v transakci nebo netrvalých zprávách.

## Řízení vlastností (PROPCTL)

Určuje, co se stane s vlastnostmi zpráv, které jsou načteny z front pomocí volání MQGET , je-li zadána volba MQGMO\_PROPERTIES\_AS\_Q\_DEF .

Možné hodnoty jsou:

### \* STEJNÉ

Atribut se nemění.

### \* COMPAT

Pokud zpráva obsahuje vlastnost s předponou mcd . , jms . , usr . nebo mqext . , jsou všechny vlastnosti zprávy doručovány do aplikace v záhlaví MQRFH2 . Jinak budou všechny vlastnosti zprávy, kromě vlastností obsažených v deskriptoru (či rozšíření) zprávy, zahozeny a nebudou nadále pro aplikaci přístupné.

### \* ŽÁDNÉ

Všechny vlastnosti zprávy, kromě těch obsažených v deskriptoru zprávy (nebo přípony) budou odloženy a nebudou dále přístupné aplikaci.

### \*ALL

Všechny vlastnosti zprávy, kromě těch, které jsou obsaženy v deskriptoru (či rozšíření) zprávy, jsou obsaženy v jednom nebo více hlavičkách MQRFH2 v datech zprávy.

### \* SÍLA

Vlastnosti jsou vždy vráceny v datech zprávy v záhlaví MQRFH2 bez ohledu na to, zda aplikace určuje popisovač zprávy.

### \*V6COMPAT

Je-li nastavena, hodnota \*V6COMPAT musí být nastavena v jedné z definic front vyřešených pomocí MQPUT a jedné z definic fronty vyřešených produktem MQGET. Musí být nastaven i na všechny ostatní přerušující přenosové fronty. Způsobí, že hlavička MQRFH2 bude předána nezměněna z odesílající aplikace do přijímající aplikace. Přepisuje další nastavení **PROPCTL** nalezená v řetězci rozlišení názvu fronty. Je-li tato vlastnost nastavena ve frontě klastru, nastavení není lokálně uloženo v mezipaměti na jiných správcích front. Musíte nastavit \*V6COMPAT ve frontě aliasů, která se vyřeší do fronty klastru. Definujte alias frontu ve stejném správci front, ke kterému je aplikace připojena.

## Typ cíle (TARGTYPE)

Uvádí typ objektu, ke kterému se alias řeáí.

Možné hodnoty jsou:

### \* STEJNÉ

Atribut se nemění.

### \* FRONTA

Objekt fronty.

### \*TOPIC

Objekt tématu.

## Vlastní atribut (CUSTOM)

Tento atribut je vyhrazen pro konfiguraci nových funkcí před zavedením oddělených atributů. Tento popis bude aktualizován při použití funkcí používajících tento atribut. V okamžiku, kdy neexistují smysluplné hodnoty pro *CUSTOM*, ponechte ji prázdné.

Možné hodnoty jsou:

### \* STEJNÉ

Atribut se nemění.

### \* PRÁZDNÝ

Text je nastavený na prázdný řetězec.

## vlastní

Zadejte nula nebo více atributů jako dvojice názvu atributu a hodnoty, oddělených alespoň jedním mezerou. Dvojice názvu atributu a hodnoty musí mít tvar NAME (VALUE) a musí být zadány velkými písmeny. Jednoduché uvozovky musí být uvozeny jiným jednoduchou uvozovkou.

## CLCHNAME

Tento parametr je podporován pouze v přenosových frontách.

### \* STEJNÉ

Atribut se nemění.

### \* ŽÁDNÉ

Atribut je odebrán.

### název odesílacího kanálu klastru

`ClusterChannelName` je generický název odesílacích kanálů klastru, které používají tuto frontu jako přenosovou frontu. Atribut uvádí, které odesílací kanály klastru budou z této přenosové fronty klastru posílat zprávy do přijímacího kanálu klastru.

Zadáte-li hvězdičku "\*" do volby `ClusterChannelName`, můžete přidružit přenosovou frontu k sadě odesílacích kanálů klastru. Hvězdička může být na začátku, na konci nebo kdekoli ve středu řetězce názvu klastru. `ClusterChannelName` je v délce omezen na 20 znaků: `MQ_CHANNEL_NAME_LENGTH`.

## Kopírování odběru MQ (CPYMQMSUB)

### Kde je povoleno spustit

Všechna prostředí (\*ALL)

### Bezpečnost podprocesů

Ano

Příkaz Kopírovat odběr MQ (CPYMQMSUB) vytváří odběr MQ stejného typu a pro atributy, které nejsou zadané v příkazu, se stejnými hodnotami jako existující odběr.

## Parametry

Klíčové slovo	Popis	Volby	Notes
<u>FROMSUBID</u>	Z identifikátoru odběru	Hodnota znaku, *SAME	Volitelné, Klíč, Poziční 3
<u>FROMSUB</u>	Z odběru	Hodnota znaku, *SAME	Volitelný, Klíč, Poziční 2
<u>TOSUB</u>	Do odběru	Hodnota znaku	Povinné, Klíč, Poziční 1
<u>MQMNAME</u>	Název správce front zpráv	Hodnota znaku, *DFT	Volitelné, Klíč, Poziční 4
<u>REPLACE</u>	Nahradit	*NO, *YES	Volitelné, Poziční 5
<u>TOPICSTR</u>	Řetězec tématu	Hodnota znaku, *NONE, *SAME	Volitelné, Poziční 6
<u>TOPICOBJ</u>	Objekt tématu	Hodnota znaku, *NONE, *SAME	Volitelné, Poziční 7
<u>DEST</u>	Místo určení	Hodnota znaku, *NONE, *SAME	Volitelné, Poziční 8
<u>DESTMQM</u>	Cílový správce front	Hodnota znaku, *NONE, *SAME	Volitelné, Poziční 9
<u>DESTORLID</u>	ID vzájemné souvislosti cíle	Hodnota znaku, *NONE, *SAME	Volitelné, Poziční 10



Klíčové slovo	Popis	Volby	Notes
<u>PUBACCT</u>	Publikovat evidenční token	Hodnota znaku, *NONE, *SAME	Volitelné, Poziční 11
<u>PUBAPPID</u>	Publikovat ID aplikace	Hodnota znaku, *NONE, *SAME	Volitelné, Poziční 12
<u>SUBUSER</u>	ID uživatele odběru	Hodnota znaku, *CURRENT, *SAME	Volitelné, Poziční 13
<u>USERDATA</u>	Uživatelská data odběru	Hodnota znaku, *NONE, *SAME	Volitelné, Poziční 14
<u>SELECTOR</u>	Řetězec selektoru	Hodnota znaku, *NONE, *SAME	Volitelné, Poziční 15
<u>PSPROP</u>	Vlastnost publikování/ odběru	*SAME, *NONE, *COMPAT, *RFH2, *MSGPROP	Volitelné, Poziční 16
<u>DESTCLASS</u>	Třída cíle	*SAME, *MANAGED, *DEVIDED	Volitelné, Poziční 17
<u>SUBSCOPE</u>	Rozsah odběru	*SAME, *ALL, *QMGR	Volitelné, Poziční 18
<u>VARUSER</u>	Variabilní uživatel	*SAME, *ANY, *FIXED	Volitelné, Poziční 19
<u>REQONLY</u>	Požadovat publikace	*SAME, *YES, *NO	Volitelné, Poziční 20
<u>PUBPTY</u>	Publikační priorita	0-9, *SAME, *ASPUB, *ASQDEF	Volitelné, Poziční 21
<u>WSHEMA</u>	Schéma zástupného znaku	*SAME, *CHAR, *TOPIC	Volitelné, Poziční 22
<u>EXPIRY</u>	Čas vypršení	0-999999999, *SAME, *UNLIMITED	Volitelné, Poziční 23

## Z identifikátoru odběru (FROMSUBID)

Uvádí identifikátor odběru existujícího odběru, pro poskytování hodnoty atributům, které nejsou zadané v tomto příkazu.

Možné hodnoty jsou:

### z-odběru-identifikátoru

Uveďte hexadecimální řetězec o délce 48 znaků, představující 24 bajtový identifikátor odběru.

## Z odběru (FROMSUB)

Uvádí název existujícího odběru, pro poskytování hodnot atributům, které nejsou zadané v tomto příkazu.

Možné hodnoty jsou:

### z-odběru-názvu

Uveďte maximálně 256 bajtů pro název odběru.

**Poznámka:** Názvy odběrů větší než 256 bajtů lze zadat pomocí MQSC.

## Do odběru (TOSUB)

Název nového odběru, který má být vytvořen.

**Poznámka:** Názvy odběrů větší než 256 bajtů lze zadat pomocí MQSC.

Pokud již odběr s tímto názvem existuje, musí být zadáno REPLACE(\*YES).

Možné hodnoty jsou:

**k-odběru-název**

Uveďte maximálně 256 bajtů pro název odběru MQ, který je právě vytvářen.

**Poznámka:** Názvy odběrů větší než 256 bajtů lze zadat pomocí MQSC.

**Název správce front zpráv (MQMNAME)**

Uvádí název správce front.

Možné hodnoty jsou:

**\* DFT**

Použít výchozího správce front.

**jméno-správce-front**

Název správce front.

**Nahradit (REPLACE)**

Uvádí, zda by měl nový odběr nahradit existující, se stejným názvem.

Možné hodnoty jsou:

**\*NO**

Tento odběr nenahradí existující odběr se stejným názvem, nebo identifikátorem odběru. Pokud odběr již existuje, tak příkaz selže.

**\*YES**

Nahradit existující odběr. Pokud neexistuje odběr se stejným názvem nebo identifikátorem odběru, vytvoří se nový odběr.

**Řetězec tématu (TOPICSTR)**

Uvádí řetězec tématu, přidružený k tomuto odběru.

Možné hodnoty jsou:

**řetězec tématu**

Uveďte maximálně 256 bajtů pro řetězec tématu.

**Pozn.:** Řetězce témat větší než 256 bajtů lze zadat pomocí MQSC.

**Objekt tématu (TOPICOBJ)**

Uvádí objekt tématu, přidružený k tomuto odběru.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**objekt tématu**

Uveďte název objektu tématu.

**Cíl (DEST)**

Uvádí cílovou frontu pro zprávy, publikované k tomuto odběru.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**fronta cíle**

Uveďte název cílové fronty.

**Cílový správce front (DESTMQM)**

Uvádí cílového správce front pro zprávy, publikované k tomuto odběru.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\* ŽÁDNÉ**

Není uveden žádný správce cílových front.

**fronta cíle**

Uveďte název cílového správce front.

**ID korelace cíle (DESTRRLID)**

Uvádí korelační identifikátor pro zprávy, publikované k tomuto odběru.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\* ŽÁDNÉ**

Zprávy jsou umístěné s identifikátorem korelace MQCI\_NONE.

**identifikátor-korelace**

Uveďte hexadecimální řetězec o délce 48 znaků, představující 24 bajtový korelační identifikátor.

**Publikační token publikování (PUBACCT)**

Uvádí evidenční token pro zprávy, publikované k tomuto odběru.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\* ŽÁDNÉ**

Zprávy jsou umístěné s evidenčním tokenem MQACT\_NONE.

**publikační-evidenční-token**

Uveďte hexadecimální řetězec o délce 64 znaků, představující 32 bajtový publikační evidenční token.

**ID publikační aplikace (PUBAPPID)**

Uvádí identitu publikační aplikace pro zprávy, publikované k tomuto odběru.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\* ŽÁDNÉ**

Není uveden žádný identifikátor publikační aplikace.

**identifikátor-publikační-aplikace**

Uveďte identifikátor publikační aplikace.

**ID uživatele odběru (SUBUSER)**

Uvádí profil uživatele, který vlastní tento odběr.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\*CURRENT**

Aktuální profil uživatele je vlastníkem nového odběru.

**uživatelský-profil**

Uveďte profil uživatele.

## **Uživatelská data odběru (USERDATA)**

Určuje uživatelská data přidružená k tomuto odběru.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\* ŽÁDNÉ**

Žádná uživatelská data nejsou zadána.

**uživatelská-data**

Uveďte maximálně 256 bajtů pro uživatelská data.

**Poznámka:** Uživatelská data větší než 256 bajtů lze zadat pomocí MQSC.

## **Řetězec selektoru (SELECTOR)**

Uvádí řetězec selektoru SQL 92, který se použije na zprávy publikované na jmenované téma a který vybírá, zda jsou zprávy pro odběr vhodné.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\* ŽÁDNÉ**

Není uveden žádný výběrový řetězec.

**výběrovou-řetězec**

Uveďte maximálně 256 bajtů pro výběrový řetězec.

**Poznámka:** Řetězce výběru větší než 256 bajtů lze zadat pomocí MQSC.

## **Vlastnost PubSub (PSPROP)**

Uvádí chování, kdy související vlastnosti publikování/odběru zprávy jsou přidány do zpráv, odeslaných tomuto odběru.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\* ŽÁDNÉ**

Vlastnosti publikování/odběru nejsou přidány do zprávy.

**\* COMPAT**

Vlastnosti publikování/odběru se přidávají do zprávy za účelem zachování kompatibility s produktem IBM MQ V6.0 Publish/Subscribe.

**\*RFH2**

Vlastnosti publikování/odběru jsou přidány do zprávy uvnitř hlavičky RFH Verze 2.

**\* MSGPROP**

Vlastnosti publikování/odběru jsou přidány jako vlastnosti zprávy.

## **Cílová třída (DESTCLASS)**

Uvádí, zda je toto spravovaný odběr.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\* SPRAVOVANÁ**

Cíl je spravovaný.

**\* POSKYTNUTO**

Cílem je fronta.

## **Rozsah odběru (SUBSCOPE)**

Uvádí, zda by tento odběr měl být poslán (jako odběr serveru proxy) ostatním zprostředkovatelům, takže odběratel obdrží zprávy, publikované těmito ostatními zprostředkovateli.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\*ALL**

Odběr bude poslán všem správcům front, přímo připojeným přes kolektivní publikování/odběr nebo hierarchii.

**\* QMGR**

Odběr pošle pouze zprávy, publikované na téma v tomto správci front.

## **Proměnný uživatel (VARUSER)**

Uvádí, zda profily uživatelů, jiné než tvůrce odběru, se mohou připojit (kontroly předmětu tématu a autority cíle).

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\* ANY**

Všechny uživatelské profily se mohou připojit k odběru.

**\* PEVNÁ**

Připojit se může pouze profil uživatele, které odběr vytvořil.

## **Vyžádat publikování (REQONLY)**

Uvádí, zda odběratel vyzve kvůli aktualizacím přes rozhraní MQSUBRQ API, nebo zda budou všechny publikace doručeny tomuto odběru.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\*YES**

Publikace jsou doručeny pouze tomuto odběru, v odezvě na rozhraní MQSUBRQ API.

**\*NO**

V rámci tohoto odběru jsou doručovány všechny publikace k danému tématu.

## **Priorita publikování (PUBPTY)**

Uvádí prioritu zprávy, odeslané tomuto odběru.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\* ASPUB**

Priorita zprávy, odeslané tomuto odběru je převzata z publikované zprávy.

**\* ASQDEF**

Priorita zprávy, odeslané tomuto odběru je převzatá z výchozí priority fronty, definované jako cíl.

**priorita-hodnota**

Uveďte hodnotu v rozsahu od 0 do 9.

### Schéma zástupného znaku (WSHEMA)

Určuje schéma, které má být použito při interpretaci zástupných znaků v řetězci tématu.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\* TOPIC**

Zástupné znaky představují části hierarchie témat.

**\* CHAR**

Zástupné znaky představují části řetězců.

### Doba vypršení platnosti (EXPIRY)

Uvádí dobu vypršení odběru. Poté co uplyne doba vypršení odběru, bude vhodné, aby ho správce front odložil a neobdržel žádné další publikace.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\* BEZ OMEZENÍ**

Odběr nevyprší.

**expirační-čas**

Uveďte dobu vypršení v desetinách sekundy v rozsahu od 0 do 999999999.

### Příklady

Není

### Chybové zprávy

Neznámý

## Kopírování služby MQ (CPYMQMSVC)

Kde je povoleno spustit:	Bezpečnost podprocesů:
Všechna prostředí (*ALL)	Ano

Příkaz Kopírování služby MQ (CPYMQMSVC) vytváří definici služby MQ stejného typu a u atributů, které nejsou zadány v příkazu, se stejnými hodnotami atributů jako existující definice služby.

## Parametry

Klíčové slovo	Popis	Volby	Notes
<u>FROMSVC</u>	Ze služby	Hodnota znaku	Povinné, Klíč, Poziční 1
<u>TOSVC</u>	Do služby	Hodnota znaku	Povinné, Klíč, Poziční 2
<u>MQMNAME</u>	Název správce front zpráv	<i>Hodnota znaku, *DFT</i>	Volitelné, Klíč, Poziční 3
<u>REPLACE</u>	Nahradit	<b>*NO, *YES</b>	Volitelné, Poziční 4
<u>TEXT</u>	Textový 'popis'	<i>Znaková hodnota, *BLANK, *SAME</i>	Volitelné, Poziční 5
<u>STRCMD</u>	Spustit program	Jednoduché hodnoty: <b>*SAME, *NONE</b> Další hodnoty: <i>Kvalifikovaný název objektu</i>	Volitelné, Poziční 6
	Kvalifikátor 1: Spuštění programu	Název	
	Kvalifikátor 2: Knihovna	Název	
<u>STRARG</u>	Argumenty spuštění programu	<i>Znaková hodnota, *BLANK, *SAME</i>	Volitelné, Poziční 7
<u>ENDCMD</u>	Ukončit program	Jednoduché hodnoty: <b>*SAME, *NONE</b> Další hodnoty: <i>Kvalifikovaný název objektu</i>	Volitelné, Poziční 8
	Kvalifikátor 1: Ukončení programu	Název	
	Kvalifikátor 2: Knihovna	Název	
<u>ENDARG</u>	Argumenty ukončení programu	<i>Znaková hodnota, *BLANK, *SAME</i>	Volitelné, Poziční 9
<u>STDOUT</u>	Standardní výstup	<i>Znaková hodnota, *BLANK, *SAME</i>	Volitelné, Poziční 10
<u>STDERR</u>	Standardní chyba	<i>Znaková hodnota, *BLANK, *SAME</i>	Volitelné, Poziční 11
<u>Type</u>	Typ služby	<b>*SAME, *CMD, *SVR</b>	Volitelné, Poziční 12
<u>CONTROL</u>	Řízení služby	<b>*SAME, *MANUAL, *QMGR, *STARTONLY</b>	Volitelné, Poziční 13

### Ze služby (FROMSVC)

Uvádí název existující definice služby pro poskytnutí hodnot pro atributy, které nejsou uvedeny v tomto příkazu.

Možné hodnoty jsou:

#### **z-slужby-název**

Uveďte název zdrojové služby.

## Do služby (TOSVC)

Název nové definice služby, která má být vytvořena. Název může obsahovat maximálně 48 znaků.

Pokud definice služby s tímto názvem již existuje, musí být uvedeno REPLACE (\*YES).

Možné hodnoty jsou:

### **jméno-ke-sluzby**

Uvedte název vytvářené služby.

## Název správce front zpráv (MQMNAME)

Uvádí název správce front.

Možné hodnoty jsou:

### **\* DFT**

Použít výchozího správce front.

### **jméno-správce-front**

Název správce front zpráv.

## Nahradit (REPLACE)

Uvádí, zda by nová definice služby měla nahradit existující definici služby se stejným názvem.

Možné hodnoty jsou:

### **\*NO**

Tato definice nenahradí žádnou existující definici služby se stejným názvem. Příkaz selže, jestliže pojmenovaná definice služby již existuje.

### **\*YES**

Nahradte existující definici služby. Pokud neexistuje žádná definice se stejným názvem, je vytvořena nová definice.

## Text 'description' (TEXT)

Uvádí text, který stručně popisuje definici služby.

**Pozn.:** Délka pole je 64 bajtů a maximální počet znaků se sníží, pokud systém používá dvoubajtovou znakovou sadu (DBCS).

Možné hodnoty jsou:

### **\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

### **\* PRÁZDNÝ**

Text je nastavený na prázdný řetězec.

### **description**

Uvedte maximálně 64 znaků uzavřených v apostrofech.

## STRCMD (Spuštění programu)

Název programu, který má být spuštěn.

Možné hodnoty jsou:

### **\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

### **start-příkaz**

Název spustitelného příkazu spuštění.



## Argumenty spouštěcího programu (STRARG)

Argumenty předané do programu při spuštění.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\* PRÁZDNÝ**

Do příkazu pro spuštění nebyly předány žádné argumenty.

**příkazy start-command-argumenty**

Argumenty předané do příkazu ke spuštění.

## Ukončení programu (ENDCMD)

Název spustitelného souboru, který má být spuštěn při požadavku na zastavení služby.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\* PRÁZDNÝ**

Neprovede se žádný příkaz end.

**příkaz end-příkaz**

Název spustitelného příkazu ke spuštění.

## Ukončení argumentů programu (ENDARG)

Argumenty předané do koncového programu, když je požadováno zastavení služby.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\* PRÁZDNÝ**

Do příkazu end nebyly předány žádné argumenty.

**argumenty-ukončení-příkazu**

Argumenty předané do koncového příkazu.

## Standardní výstup (STDOUT)

Cesta k souboru, do kterého je přesměrován standardní výstup obslužného programu.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\* PRÁZDNÝ**

Standardní výstup je vyřazen.

**cesta stdout**

Standardní výstupní cesta.

## Standardní chybový výstup (STDERR)

Cesta k souboru, do kterého je přesměrována standardní chyba servisního programu.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\* PRÁZDNÝ**

Standardní chyba byla zrušena.

**standardní chybový výstup**

Standardní chybová cesta.

**Typ služby (TYPE)**

Režim, ve kterém se má spustit služba.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\* CMD**

Když je příkaz spuštěn, je proveden, ale žádný stav se neshromažďuje ani nezobrazuje.

**\*SVR**

Stav spustitelného souboru bude monitorován a zobrazen.

**Řízení služby (CONTROL)**

Zda má být služba spuštěna automaticky při spuštění správce front.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\* RUČNÍ**

Služba se automaticky spustí nebo zastaví.

**\* QMGR**

Služba je spuštěna a zastavena, jak je spuštěn a zastaven správce front.

**\* POUZE START\_**

Služba se spustí, když je správce front spuštěn, ale nebude požadováno, aby se zastavil, když je správce front zastaven.

**Příklady**

Není

**Chybové zprávy**

Neznámý

**Kopírování tématu MQ (CPYMQMTOP)****Kde je povoleno spustit**

Všechna prostředí (\*ALL)

**Bezpečnost podprocesů**

Ano

Příkaz Kopírování tématu MQ (CPYMQMTOP) vytváří objekt tématu MQ stejného typu a u atributů, které nejsou uvedeny v daném příkazu, se stejnými hodnotami atributů jako existující objekt tématu.

**Parametry**

Klíčové slovo	Popis	Volby	Notes
<u>FROMTX</u>	Z tématu	Hodnota znaku	Povinné, Klíč, Poziční 1

Klíčové slovo	Popis	Volby	Notes
<u>PŘÍLIŠ</u>	Do tématu	Hodnota znaku	Povinné, Klíč, Poziční 2
<u>MQMNAME</u>	Název správce front zpráv	<i>Hodnota znaku</i> , <b>*DFT</b>	Volitelné, Klíč, Poziční 3
<u>REPLACE</u>	Nahradit	<b>*NO</b> , <b>*YES</b>	Volitelné, Poziční 4
<u>TEXT</u>	Textový 'popis'	<i>Znaková hodnota</i> , <b>*BLANK</b> , <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 5
<u>TOPICSTR</u>	Řetězec tématu	<i>Znaková hodnota</i> , <b>*BLANK</b> , <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 6
<u>DURSUB</u>	Trvalé odběry	<b>*SAME</b> , <b>*ASPARENT</b> , <b>*YES</b> , <b>*NO</b>	Volitelné, Poziční 7
<u>MGDDURMDL</u>	Trvalá fronta modelu	<i>Hodnota znaku</i> , <b>*NONE</b> , <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 8
<u>MGDNDURMDL</u>	Netrvalá modelová fronta	<i>Hodnota znaku</i> , <b>*NONE</b> , <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 9
<u>PUBENBL</u>	Publikovat	<b>*SAME</b> , <b>*ASPARENT</b> , <b>*YES</b> , <b>*NO</b>	Volitelné, Poziční 10
<u>SUBENBL</u>	Odebírat	<b>*SAME</b> , <b>*ASPARENT</b> , <b>*YES</b> , <b>*NO</b>	Volitelné, Poziční 11
<u>DFTPTY</u>	Výchozí priorita zpráv	0-9, <b>*SAME</b> , <b>*ASPARENT</b>	Volitelné, Poziční 12
<u>DFTMSGPST</u>	Výchozí trvalost zpráv	<b>*SAME</b> , <b>*ASPARENT</b> , <b>*YES</b> , <b>*NO</b>	Volitelné, Poziční 13
<u>DFTPUTRESP</u>	Odezva výchozího umístění	<b>*SAME</b> , <b>*ASPARENT</b> , <b>*SYNC</b> , <b>*ASYN</b>	Volitelné, Poziční 14
<u>WILDCARD</u>	Chování zástupného znaku	<b>*SAME</b> , <b>*PASSTHRU</b> , <b>*BLOCK</b>	Volitelné, Poziční 15
<u>PMSGDLV</u>	Doručení trvalé zprávy	<b>*SAME</b> , <b>*ASPARENT</b> , <b>*ALL</b> , <b>*ALLDUR</b> , <b>*ALLAVAIL</b>	Volitelné, Poziční 16
<u>NPMSGDLV</u>	Doručení netrvalé zprávy	<b>*SAME</b> , <b>*ASPARENT</b> , <b>*ALL</b> , <b>*ALLDUR</b> , <b>*ALLAVAIL</b>	Volitelné, Poziční 17
<u>Vlastní</u>	Vlastní atribut	<i>Znaková hodnota</i> , <b>*BLANK</b> , <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 18

## Z tématu (FROMTOP)

Uvádí název existujícího objektu tématu, aby poskytl hodnoty pro atributy, které nejsou uvedeny v tomto příkazu.

Možné hodnoty jsou:

### **z-topic-name**

Zadejte název zdrojového tématu MQ .

## Do tématu (TOTOP)

Název nového objektu tématu, který má být vytvořen. Název může obsahovat maximálně 48 znaků.

Pokud objekt tématu s tímto názvem již existuje, musí být uvedeno REPLACE (\*YES).

Možné hodnoty jsou:

### na-topic-name

Uvedte název vytvářeného tématu MQ .

## Název správce front zpráv (MQMNAME)

Uvádí název správce front.

Možné hodnoty jsou:

### \* DFT

Použít výchozího správce front.

### jméno-správce-front

Název správce front.

## Nahradit (REPLACE)

Určuje, zda by nový objekt tématu měl nahradit existující objekt tématu se stejným názvem.

Možné hodnoty jsou:

### \*NO

Tento objekt nenahradí žádný existující objekt tématu se stejným názvem. Příkaz selže, pokud jmenovaný objekt tématu již existuje.

### \*YES

Nahradit existující objekt tématu. Pokud neexistuje žádný objekt se stejným názvem, vytvoří se nový objekt.

## Text 'description' (TEXT)

Uvádí text, který stručně popisuje objekt tématu.

**Pozn.:** Délka pole je 64 bajtů a maximální počet znaků se sníží, pokud systém používá dvoubajtovou znakovou sadu (DBCS).

Možné hodnoty jsou:

### \* STEJNÉ

Atribut se nemění.

### \* PRÁZDNÝ

Text je nastavený na prázdný řetězec.

### description

Uvedte maximálně 64 znaků uzavřených v apostrofech.

## Řetězec tématu (TOPICSTR)

Určuje řetězec tématu reprezentovaný touto definicí objektu tématu.

Možné hodnoty jsou:

### řetězec tématu

Uvedte maximálně 256 bajtů pro řetězec tématu.

**Pozn.:** Řetězce témat větší než 256 bajtů lze zadat pomocí MQSC.

## Trvalé odběry (DURSUB)

Určuje, zda jsou aplikace povoleny k provedení trvalých odběrů v tomto tématu.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\*ASPARENT**

Údaj o tom, zda lze v tomto tématu provést trvalé odběry, je založen na nastavení prvního nadřazeného administrativního uzlu nalezeného ve stromu témat souvisejících s tímto tématem.

**\*YES**

Trvalé odběry lze provést na tomto tématu.

**\*NO**

Trvalé odběry nelze v tomto tématu provést.

## Trvalá modelová fronta (MGDDURMDL)

Určuje název modelové fronty, která má být použita pro trvalé odběry, které vyžadují, aby správce front spravoval místa určení publikování.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**trvalá-modelová-fronta**

Uveďte název modelové fronty.

## Netrvalá modelová fronta (MGDNDURMDL)

Určuje název modelové fronty, která má být použita pro netrvalé odběry, které vyžadují, aby správce front spravoval místa určení publikování.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**non-durable-model-queue**

Uveďte název modelové fronty.

## Publikovat (PUBENBL)

Uvádí, zda mohou být zprávy publikovány do tématu.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\*ASPARENT**

Údaj o tom, zda zprávy mohou být publikovány do tohoto tématu, závisí na nastavení prvního nadřazeného administrativního uzlu nalezeného ve stromu témat souvisejících s tímto tématem.

**\*YES**

Zprávy mohou být publikovány do tématu.

**\*NO**

Zprávy nelze publikovat v rámci daného tématu.

## Odebírat (SUBENBL)

Uvádí, zda mají být aplikace povoleny pro přihlášení k odběru tohoto tématu.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\*ASPARENT**

Určuje, zda se aplikace mohou přihlásit k odběru tohoto tématu, a to na základě nastavení prvního nadřazeného administrativního uzlu nalezeného ve stromu témat souvisejících s tímto tématem.

**\*YES**

Odběry mohou být k tomuto tématu provedeny.

**\*NO**

Aplikace se nemohou přihlásit k odběru tohoto tématu.

### **Výchozí priorita zprávy (DFTPTY)**

Určuje výchozí prioritu zpráv publikovaných v rámci daného tématu.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\*ASPARENT**

Výchozí priorita je založena na nastavení prvního nadřazeného administrativního uzlu nalezeného ve stromu témat souvisejících s tímto tématem.

**priorita-hodnota**

Uveďte hodnotu v rozsahu od 0 do 9.

### **Výchozí trvalost zpráv (DFTMSGPST)**

Určuje perzistenci zpráv, která má být použita v případě, že aplikace určují volbu MQPER\_PERSISTENCE\_AS\_TOPIC\_DEF.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\*ASPARENT**

Výchozí perzistence je založena na nastavení prvního nadřazeného administrativního uzlu nalezeného ve stromu témat souvisejících s tímto tématem.

**\*YES**

Zprávy v této frontě se uchovají i po restartu správce front.

**\*NO**

Zprávy v této frontě se po restartu správce front ztratí.

### **Výchozí odezva Put (DFTPOTRESP)**

Určuje typ odezvy vyžadované pro volání MQPUT a MQPUT1 , pokud aplikace určují volbu MQPMO\_RESPONSE\_AS\_Q\_DEF.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\*ASPARENT**

Výchozí typ odezvy je založen na nastavení prvního nadřazeného administrativního uzlu nalezeného ve stromu témat souvisejících s tímto tématem.

### **\* SYNCHRONIZACE**

Určení této hodnoty zajistí, že příkazy pro operace umístění do fronty, určené volbou MQPMO\_RESPONSE\_AS\_Q\_DEF budou vydány, jako by byla uvedena volba MQPMO\_SYNC\_RESPONSE. Pole v MQMD a MQPMO jsou vráceny správcem front do aplikace.

### **\* ASYNCHRONNÍ**

Určení této hodnoty zabezpečí, že příkazy pro operace umístění do fronty, určené volbou MQPMO\_RESPONSE\_AS\_Q\_DEF budou vždy vydány, jako by byla uvedena volba MQPMO\_ASYNC\_RESPONSE. Některá pole v MQMD a MQPMO nejsou správcem front vrácena do aplikace. Zlepšení výkonu lze zobrazit u zpráv vložených v transakci nebo v netrvalých zprávách.

## **Chování zástupného znaku (WILDCARD)**

Určuje chování odběrů se zástupnými znaky s ohledem na toto téma.

Možné hodnoty jsou:

### **\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

### **\* PRŮCHOZÍ**

Odběry provedené v tématu zástupných znaků, které jsou méně specifické než řetězec tématu v tomto objektu tématu, budou přijímat publikování z tohoto tématu a do řetězců témat specifitějších než toto téma.

### **\* BLOK**

Odběry provedené v tématu zástupných znaků, které jsou méně specifické než řetězec tématu v tomto objektu tématu, nebudou přijímat publikování z tohoto tématu nebo do řetězců témat specifitějších než toto téma.

## **Doručení trvalé zprávy (PMSGDLV)**

Určuje doručovací mechanismus pro trvalé zprávy publikované v rámci tohoto tématu.

Možné hodnoty jsou:

### **\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

### **\*ASPARENT**

Použitý mechanismus doručení je založen na nastavení prvního nadřazeného administrativního uzlu nalezeného ve stromu témat souvisejících s tímto tématem.

### **\*ALL**

Trvalé zprávy musí být doručeny všem odběratelům, bez ohledu na trvalost pro volání MQPUT, aby bylo možné hlásit úspěch. Pokud selže doručení zprávy některému z odběratelů, není zpráva přijata žádným z dalších odběratelů a volání MQPUT se nezdaří.

### **\*ALLDUR**

Trvalé zprávy musí být doručeny všem trvalým odběratelům. Fakt, že selhalo doručení trvalé zprávy některým netrvalým odběratelům neznámá, že bude na volání MQPUT vrácena chyba. Pokud dojde k selhání doručení pro trvalé odběratele, neobdrží zprávu a volání MQPUT zprávu a volání MQPUT selže.

### **\*ALLAVAIL**

Trvalé zprávy jsou doručeny všem odběratelům, kteří mohou přijmout zprávu. Fakt, že selhalo doručení zprávy některému z odběratelů, nezabrání jejímu doručení ostatním odběratelům.

## **Doručení netrvalé zprávy (NPMMSGDLV)**

Určuje doručovací mechanismus pro netrvalé zprávy publikované v rámci tohoto tématu.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\*ASPARENT**

Použitý mechanismus doručení je založen na nastavení prvního nadřazeného administrativního uzlu nalezeného ve stromu témat souvisejících s tímto tématem.

**\*ALL**

Netrvalé zprávy musí být doručeny všem odběratelům, bez ohledu na trvalost pro volání MQPUT, aby bylo možné hlásit úspěch. Pokud selže doručení zprávy některému z odběratelů, není zpráva přijata žádným z dalších odběratelů a volání MQPUT se nezdaří.

**\*ALLDUR**

Netrvalé zprávy musí být doručeny všem trvalým odběratelům. Fakt, že selhalo doručení trvalé zprávy některým netrvalým odběratelům neznámá, že bude na volání MQPUT vrácena chyba. Pokud dojde k selhání doručení pro trvalé odběratele, neobdrží zprávu a volání MQPUT zprávu a volání MQPUT selže.

**\*ALLAVAIL**

Netrvalé zprávy jsou doručeny všem odběratelům, kteří mohou přijmout zprávu. Fakt, že selhalo doručení zprávy některému z odběratelů, nezabrání jejímu doručení ostatním odběratelům.

**Vlastní atribut (CUSTOM)**

Tento atribut je vyhrazen pro konfiguraci nových funkcí před zavedením oddělených atributů. Tento popis bude aktualizován při použití funkcí používajících tento atribut. V okamžiku, kdy neexistují smysluplné hodnoty pro *CUSTOM*, ponechte ji prázdné.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\* PRÁZDNÝ**

Text je nastavený na prázdný řetězec.

**vlastní**

Zadejte nula nebo více atributů jako dvojice názvu atributu a hodnoty, oddělených alespoň jedním mezerou. Dvojice názvu atributu a hodnoty musí mít tvar NAME (VALUE) a musí být zadány velkými písmeny. Jednoduché uvozovky musí být uvozeny jiným jednoduchou uvozovkou.

**Příklady**

Není

**Chybové zprávy**

Neznámý

**Vytvoření správce front zpráv (CRTMQM)****Kde je povoleno spustit**

Všechna prostředí (\*ALL)

**Bezpečnost podprocesů**

Ano

Příkaz Vytvoření správce front zpráv (CRTMQM) vytváří lokálního správce front, který může být spuštěn pomocí příkazu STRMQM (Start Message Queue Manager).



## Parametry

Klíčové slovo	Popis	Volby	Notes
<u>MQMNAME</u>	Název správce front zpráv	Hodnota znaku	Povinné, Poziční 1
<u>TEXT</u>	Textový 'popis'	Hodnota znaku, <b>*BLANK</b>	Volitelné, Poziční 2
<u>TRGITV</u>	Interval spouštěče	0-999999999, <b>999999999</b>	Volitelné, Poziční 3
<u>UDLMSGQ</u>	Fronta nedoručených zpráv	Hodnota znaku, <b>*NONE</b>	Volitelné, Poziční 4
<u>DFTTMQ</u>	Výchozí přenosová fronta	Hodnota znaku, <b>*NONE</b>	Volitelné, Poziční 5
<u>MAXHDL</u>	Maximální limit obsluhy	0-999999999, <b>256</b>	Volitelné, Poziční 6
<u>MAXUMSG</u>	Maximum nepotvrzených zpráv	1-999999999, <b>10000</b>	Volitelné, Poziční 7
<u>DFTQMGR</u>	Předvolený správce fronty	<b>*YES, *NO</b>	Volitelné, Poziční 8
<u>MQMLIB</u>	Knihovna správce front	Název, <b>*AUTO</b>	Volitelné, Poziční 9
<u>MQMDIRP</u>	Předpona datového adresáře.	Hodnota znaku, <b>*DFT</b>	Volitelné, Poziční 10
<u>ASP</u>	Číslo ASP	1-32, <b>*SYSTEM, *ASPDEV</b>	Volitelné, Poziční 11
<u>ASPDEV</u>	Zařízení ASP	Hodnota znaku, <b>*ASP</b>	Volitelné, Poziční 12
<u>THRESHOLD</u>	Prah. hodnota žurnál. zásobníku	100000-1000000000, <b>*DFT, *MIN, *MAX</b>	Volitelné, Poziční 13
<u>JRNBUFSIZ</u>	Vyrovňovací paměť žurnálu	32000-15761440, <b>*DFT</b>	Volitelné, Poziční 14

### Název správce front zpráv (MQMNAME)

Uvádí název správce front zpráv.

#### jméno-správce-front

Uvedte název správce front. Název může obsahovat až 48 znaků. Pokud systém používá dvoubajtovou znakovou sadu (DBCS), bude maximální počet znaků zredukován.

### Text 'description' (TEXT)

Uvádí text, který stručně popisuje definici správce front.

Možné hodnoty jsou:

#### \* PRÁZDNÝ

Není uveden žádný text.

#### description

Uvedte maximálně 64 znaků uzavřených v apostrofech.

**Pozn.:** Délka pole je 64 bajtů a maximální počet znaků se sníží, pokud systém používá dvoubajtovou znakovou sadu (DBCS).

## Interval spouštěče (TRGITV)

Uvádí časový interval spouštěče v milisekundách, který se použije s frontami, které mají uvedeno TRGTYPE(\*FIRST).

Když příchod zprávy na frontu způsobí vložení zprávy spouštěče do inicializační fronty, tak jakákoli zpráva, která přijde do stejné fronty v uvedeném intervalu, nezpůsobí vložení jiné zprávy spouštěče do inicializační fronty.

Možné hodnoty jsou:

### **999999999**

Spouštěcí doba je interval 999999999 milisekund.

### **intervalová hodnota**

Určete hodnotu v milisekundách, v rozsahu od 0 do 999999999.

## Nedoručená fronta zpráv (UDLMSGQ)

Uvádí název lokální fronty, která se použije pro nedoručené zprávy. Zprávy jsou do této fronty vkládány, pokud je nebylo možné přesměřovat do jejich správného místa určení.

Možné hodnoty jsou:

### **\* ŽÁDNÉ**

Neexistuje žádná fronta nedoručených zpráv. Atribut je nastaven na prázdný řetězec.

### **nedoručené-jméno-fronty-zpráv**

Uveďte název lokální fronty, která se použije jako fronta nedoručených zpráv.

## Výchozí přenosová fronta (DFTTMQ)

Uvádí název lokální přenosové fronty, která se použije jako výchozí přenosová fronta. Zprávy přenesené do vzdáleného správce front jsou do výchozí přenosové fronty vloženy, pokud pro jejich místo určení není definována žádná přenosová fronta.

Možné hodnoty jsou:

### **\* ŽÁDNÉ**

Neexistuje žádná výchozí přenosová fronta. Atribut je nastaven na prázdný řetězec.

### **výchozí-název-přenosové-fronty-přenosu**

Uveďte název lokální přenosové fronty, která se použije jako výchozí přenosová fronta.

## Maximální limit manipulátorů (MAXHDL)

Uvádí maximální počet ovladačů, které může mít jakákoli úloha současně otevřená.

Možné hodnoty jsou:

### **256**

Výchozí počet otevřených ovladačů je 256.

### **maximum-handle-limit**

Uveďte hodnotu v rozsahu od 0 do 999999999.

## Maximum nepotvrzených zpráv (MAXUMSG)

Uvádí maximální počet nepotvrzených zpráv. To znamená:

- Počet zpráv, které mohou být načteny, plus
- Počet zpráv, které mohou být vloženy na frontu, plus
- Jakékoli zprávy spouštěče generované uvnitř této jednotky práce

pod každým synchronizačním bodem. Tento limit se nepoužije pro zprávy, které jsou načteny nebo vloženy mimo synchronizační bod.

Možné hodnoty jsou:

**10000**

Výchozí hodnota je 10000 nepotvrzených zpráv.

**maximum-nepotvrzená-zpráva**

Uveďte hodnotu v rozsahu od 1 do 999999999.

### **Výchozí správce front (DFTQMGR)**

Uvádí, zda je správce front výchozím správcem front.

Možné hodnoty jsou:

**\*NO**

Správce front není výchozím správcem front.

**\*YES**

Správce front je výchozím správcem front.

### **Knihovna správce front (MQMLIB)**

Uvádí knihovnu, kterou použije správce front.

Možné hodnoty jsou:

**\* AUTOMATICKY**

Knihovna, kterou použije správce front, je zvolena automaticky.

**název knihovny**

Uveďte knihovnu, kterou použije správce front.

### **Předpona datového adresáře (MQMDIRP)**

Uvádí předponu datového adresáře, kterou použije správce front. Správce front zde vytvoří adresář k uložení svých datových souborů, hlavně dat zpráv ve frontách.

Možné hodnoty jsou:

**\* DFT**

Výchozí předpona datového adresáře je '/QIBM/UserData/mqm'.

**předpona adresáře**

Uveďte předponu datového adresáře, kterou má správce front použít. Tato předpona adresáře by mohla být umístěna v systému souborů buď v oblasti lokálního disku, nebo v systému souborů propojeném sítí, jako např. NFS.

Adresář správce front může být umístěn do nezávislé oblasti ASP adekvátním nastavením předpony datového adresáře. Například uvedení MQMDIRP('/MYASPDEV/QIBM/UserData/mqm/qmgrs') by uložilo data správce front do zařízení MYASPDEV.

Knihovna, žurnály a žurnálové zásobníky správce front mohou být umístěny do nezávislé oblasti ASP nastavením parametrů ASP a ASPDEV.

Nezávislá oblast ASP může být komutována mezi systémy, aby se zvýšila dostupnost správce front. Informace o konfiguraci správce front pro vysokou dostupnost najdete v dokumentaci produktu IBM MQ .

### **Číslo oblasti ASP (ASP)**

Uvádí oblast ASP, ze které systém přiděluje úložiště pro knihovnu správce front, žurnál a žurnálové zásobníky.

Všimněte si, že oblast ASP identifikovaná v tomto parametru nebude využita pro datové soubory správce front, které jsou umístěny v integrovaném systému souborů (IFS). Pro přidělení datových souborů správce front ke specifické oblasti ASP si prohlédněte parametr MQMDIRP.

Možné hodnoty jsou:

**\* SYSTÉM**

Systémová oblast ASP (ASP 1) poskytuje úložiště pro knihovnu správce front, žurnál a žurnálové zásobníky.

**\* ASPDEV**

Úložiště pro správce front, žurnál a žurnálové zásobníky je přiděleno z primární nebo sekundární oblasti ASP, uvedené pro parametr ASPDEV.

**číslo oddílu ASP**

Uveďte hodnotu v rozsahu od 1 do 32, abyste určili počet systémových nebo základních uživatelských ASP pro poskytnutí úložiště knihovně, žurnálu a žurnálovým zásobníkům správce front.

Nezávislá oblast ASP může být komutována mezi systémy, aby se zvýšila dostupnost správce front. Informace o konfiguraci správce front pro vysokou dostupnost najdete v dokumentaci produktu IBM MQ .

## **Zařízení ASP (ASPDEV)**

Uvádí název zařízení oblasti ASP, kde je přiděleno úložiště pro knihovnu, žurnál a žurnálové zásobníky správce front.

Všimněte si, že název zařízení oblasti ASP identifikovaný v tomto parametru nebude využit pro datové soubory správce front, které jsou umístěny v integrovaném systému souborů (IFS). Pro přidělení datových souborů správce front ke specifické oblasti ASP si prohlédněte parametr MQMDIRP.

Možné hodnoty jsou:

**\* ASP**

Úložiště pro knihovnu, žurnál a žurnálové zásobníky správce front je přiděleno ze systémové nebo základní uživatelské oblasti ASP uvedené pro parametr oblasti ASP.

**jméno-zařízení**

Uveďte název zařízení primární nebo sekundární oblasti ASP. Úložiště pro knihovnu, žurnál a žurnálové zásobníky správce front je přiděleno z primární nebo sekundární oblasti ASP. Primární nebo sekundární oblast ASP již musí být aktivována (logickým zapnutím na zařízení oblasti ASP) a musí mít stav 'Dostupná'.

Nezávislá oblast ASP může být komutována mezi systémy, aby se zvýšila dostupnost správce front. Informace o konfiguraci správce front pro vysokou dostupnost najdete v dokumentaci produktu IBM MQ .

## **Prahová hodnota žurnálového zásobníku (THRESHOLD)**

Uvádí prahovou hodnotu v kilobajtech pro žurnálové zásobníky správce front.

Možné hodnoty jsou:

**\* DFT**

Použít výchozí prahovou hodnotu 100000 KB.

**prahová hodnota**

Uveďte hodnotu v rozsahu od 100000 do 1000000000 v kilobajtech (KB) úložiště. Každých 1000 KB představuje 1024000 bajtů prostoru úložiště. Když je velikost pro žurnálový zásobník větší, než velikost uvedená touto hodnotou, do označené fronty zpráv bude odeslána zpráva a žurnálování bude pokračovat.

## **Velikost vyrovnávací paměti žurnálu (JRNBUFSIZ)**

Uvádí velikost vyrovnávací paměti žurnálu v bajtech.

Možné hodnoty jsou:

**\* DFT**

Použít výchozí velikost vyrovnávací paměti žurnálu 32000 bajtů.

## žurnál-velikost-vyrovnavací-paměti

Určete hodnotu v bajtech, v rozsahu od 32000 do 15761440.

### Příklady

Není

### Chybové zprávy

Neznámý

## Vytvoření objektu MQ AuthInfo (CRTMQMAUTI)

### Kde je povoleno spustit

Všechna prostředí (\*ALL)

### Bezpečnost podprocesů

Ano

Příkaz Vytvoření objektu MQ AuthInfo (CRTMQMAUTI) vytváří nový objekt ověřovacích informací, který uvádí ty atributy, které se liší od výchozí systémové předvolby.

### Parametry

Klíčové slovo	Popis	Volby	Notes
<u>AINAME</u>	Název AuthInfo	Hodnota znaku	Povinné, Klíč, Poziční 1
<u>MQMNAME</u>	Název správce front zpráv	<i>Hodnota znaku</i> , *DFT	Povinné, Klíč, Poziční 2
<u>AUTHTYPE</u>	Typ AuthInfo	*CRLLDAP, *OCSP, *IDPWOS, *IDPWLDAP	Povinné, Klíč, Poziční 3
<u>CONNNAME</u>	Název připojení	<i>Hodnota znaku</i> , *SYSDFTAI	Volitelné, Poziční 4
<u>REPLACE</u>	Nahradit	<b>*NO</b> , *YES	Volitelné, Poziční 5
<u>TEXT</u>	Textový 'popis'	<i>Hodnota znaku</i> , <b>*SYSDFTAI</b> , *NONE	Volitelné, Poziční 6
<u>Jméno uživatele</u>	Jméno uživatele	<i>Hodnota znaku</i> , <b>*SYSDFTAI</b> , *NONE	Volitelné, Poziční 7
<u>Heslo</u>	Heslo uživatele	<i>Hodnota znaku</i> , <b>*SYSDFTAI</b> , *NONE	Volitelné, Poziční 8
<u>OCSPURL</u>	Adresa URL odpovídacího modulu OCSP	<i>Hodnota znaku</i> , <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 9
<u>CHCKCLNT</u>	Vyžadované kontroly ověření	* ASQMGR, * POŽADOVÁNO, * REQADM	Volitelné, Poziční 10
<u>CHCKLOCL</u>	Vyžadované kontroly ověření	* NONE, * NEPOVINNÉ, * POŽADOVÁNO, * REQADM	Volitelné, Poziční 11
<u>FAILLAY</u>	Prodleva selhání	<i>Celočíselná hodnota</i>	Volitelné, Poziční 12
<u>BASEDNU</u>	Základní rozlišující jméno uživatele	<i>Hodnota znaku</i> , <b>*SAME</b>	Volitelné, Poziční 13

Klíčové slovo	Popis	Volby	Notes
<a href="#">ADOPTCTX</a>	Přijetí kontextu	<i>Celočíselná hodnota</i>	Volitelné, Poziční 14
<a href="#">CLASSUSR</a>	Třída objektů LDAP	<i>Hodnota znaku, *SAME</i>	Volitelné, Poziční 15
<a href="#">SHORTUSR</a>	Zkrácené jméno uživatele	<i>Hodnota znaku, *SAME</i>	Volitelné, Poziční 16
<a href="#">USRFIELD</a>	Pole Uživatel	<i>Hodnota znaku, *SAME</i>	Volitelné, Poziční 17
<a href="#">SECCOMM</a>	komunikace LDAP	<i>Hodnota znaku, *SAME</i>	Volitelné, Poziční 18
<a href="#">AUTHORMD</a>	Metoda autorizace	<i>Hodnota znaku, *OS *SEARCHGRP *SEARCHUSR</i>	Volitelné, Poziční 19
<a href="#">BASEDNG</a>	Základní rozlišující název pro skupiny	<i>Hodnota znaku, *SAME</i>	Volitelné, Poziční 20
<a href="#">CLASSGRP</a>	Třída objektu pro skupinu	<i>Hodnota znaku, *SAME</i>	Volitelné, Poziční 21
<a href="#">FINDGRP</a>	Atribut pro vyhledání členství ve skupině	<i>Hodnota znaku, *SAME</i>	Volitelné, Poziční 22
<a href="#">GRPFIELD</a>	Jednoduchý název skupiny	<i>Hodnota znaku, *SAME</i>	Volitelné, Poziční 23
<a href="#">NESTGRP</a>	Vnoření skupiny	<i>*NO *YES</i>	Volitelné, Poziční 24
<a href="#">V8.0.0.3</a> <a href="#">V8.0.0.3</a> <a href="#">AUTORENMD</a>	Metoda ověřování	<i>*OS Nelze změnit</i>	Volitelné, Poziční 25

### Název AuthInfo (AINAME)

Název nového objektu ověřovacích informací, který se má vytvořit.

Možné hodnoty jsou:

#### **authentication-information-name**

Uveďte název objektu ověřovacích informací. Maximální délka řetězce je 48 znaků.

### Název správce front zpráv (MQMNAME)

Název správce front.

Možné hodnoty jsou:

#### **\* DFT**

Použití výchozího správce front.

#### **jméno-správce-front**

Název existujícího správce front zpráv. Maximální délka řetězce je 48 znaků.

### Převzetí kontextu (ADOPTCTX)

Zda použít znázorněné pověření jako kontext této aplikace. To znamená, že se používají pro kontroly autorizace, zobrazené na administrativních obrazovkách a objevují se ve zprávách.

## YES

ID uživatele uvedené ve struktuře MQCSP, které bylo úspěšně ověřeno pomocí hesla, je přijato jako kontext, který se má použít pro tuto aplikaci. Toto ID uživatele proto bude pověřením kontrolovanou pro autorizaci k použití prostředků produktu IBM MQ .

Pokud je ID uživatele představené ID uživatele LDAP a kontroly autorizace jsou prováděny pomocí ID uživatelů operačního systému, **SHORTUSR** přidružený k záznamu uživatele v LDAP bude adoptován jako pověření pro kontroly autorizace, které se budou provádět proti.

## NO

ID a heslo uživatele LDAP přítomné ve struktuře MQCSP bude ověřeno, ale pověření se nepřevzme pro další využití. Autorizace se provede pomocí ID uživatele, pod kterým je aplikace spuštěna.

Tento atribut je platný pouze pro **AUTHTYPE** z *\*IDPWOS* a *\*IDPWLDAP*.

## Metoda ověření (AUTHENMD)

V 8.0.0.3

Metoda ověření použitá pro tuto aplikaci.

### \* OS

Použijte skupiny operačních systémů, chcete-li určit oprávnění přidružená k uživateli.

Chcete-li nastavit metodu ověření, můžete použít pouze **\*OS** .

Tento atribut je platný pouze pro **AUTHTYPE** z *\*IDPWOS*.

## Metoda autorizace (AUTHORMD)

V 8.0.0.2

Metoda autorizace použitá pro tuto aplikaci.

### \* OS

Použijte skupiny operačních systémů, chcete-li určit oprávnění přidružená k uživateli.

To znamená, jak produkt IBM MQ dříve pracoval, a je výchozí hodnotou.

### \* SEARCHGRP

Položka skupiny v úložišti LDAP obsahuje atribut se seznamem všech uživatelů patřících do této skupiny. Členství je označeno atributem definovaným ve **FINDGRP**. Tato hodnota je obvykle *member* nebo *uniqueMember*.

### \* SEARCHUSR

Uživatelská položka v úložišti LDAP obsahuje atribut vypisující všechny skupiny, do kterých uvedený uživatel patří. Atribut pro dotaz je definován hodnotou **FINDGRP** , obvykle *memberOf*.

Mnoho serverů LDAP používá atribut objektu skupiny k určení členství ve skupině a vy byste měli tuto hodnotu nastavit na **SEARCHGRP**.

Microsoft Active Directory typicky ukládá členství ve skupinách jako atribut uživatele. Server IBM Tivoli Directory Server podporuje obě metody.

Obecně platí, že načítání členství prostřednictvím atributu uživatele bude rychlejší než vyhledávání skupin, které uvádí uživatele jako člena.

Tento atribut je platný pouze pro **AUTHTYPE** z *\*IDPWLDAP*

## Typ AuthInfo (AUTHTYPE)

Typ objektu ověřovacích informací. Neexistuje žádná výchozí hodnota

Možné hodnoty jsou:

### \* CRLDAP

Typ objektu ověřovacích informací je CRLLDAP.

#### \* OCSP

Typ objektů ověřovacích informací je OCSPURL.

#### \* IDPWOS

Kontrola ID uživatele pro ověření připojení a kontrola hesla se provádí pomocí operačního systému.

#### \* IDPWLDAP

Kontrola ID uživatele a kontrola hesla se provádí pomocí serveru LDAP.

### Základní rozlišující název pro skupiny (BASEDNG)

V 8.0.0.2

Aby bylo možné najít názvy skupin, musí být tento parametr nastaven se základním DN pro hledání skupin na serveru LDAP.

Tento atribut je platný pouze pro **AUTHTYPE** z *\*IDPWLDAP*.

### Základní DN uživatele (BASEDNU)

Aby bylo možné najít atribut krátkého jména uživatele (viz [SHORTUSR](#)) Tento parametr musí být nastaven se základním DN pro hledání uživatelů v rámci serveru LDAP.

Tento atribut je platný pouze pro **AUTHTYPE** z *\*IDPWLDAP*.

### Zkontrolujte klienta (CHCKCLNT)

Zda jsou ověření připojení požadována všemi lokálně vázanými připojeními nebo kontrolována pouze, když je poskytnuto ID uživatele a heslo ve struktuře MQCSP.

Tyto atributy jsou platné pouze pro **AUTHTYPE** z *\*IDPWOS* nebo *\*IDPWLDAP*. Možné hodnoty jsou:

#### \* ASQMGR

Má-li být připojení povoleno, musí splňovat požadavky na ověření připojení definované ve správcí front. Pokud pole CONNAUTH poskytuje objekt ověřovacích informací a hodnota CHCKCLNT je *\*REQUIRED*, připojení nebude úspěšné, pokud není dodáno platné ID uživatele a heslo. Pokud pole CONNAUTH neposkytuje objekt ověřovacích informací, nebo hodnota CHCKCLNT není *\*REQUIRED*, pak se ID uživatele a heslo nepožaduje.

#### \*REQUIRED

Vyžaduje, aby všechny aplikace poskytovaly platné ID uživatele a heslo.

#### \*REQDADM

Privilegovaní uživatelé musí dodat platné ID uživatele a heslo, ale neprivilegovaní uživatelé se budou zacházet jako s nastavením *\*OPTIONAL*.

### Kontrolovat lokální (CHCKLOCL)

Zda jsou ověření připojení požadována všemi lokálně vázanými připojeními nebo kontrolována pouze, když je poskytnuto ID uživatele a heslo ve struktuře MQCSP.

Tyto atributy jsou platné pouze pro **AUTHTYPE** z *\*IDPWOS* nebo *\*IDPWLDAP*. Možné hodnoty jsou:

#### \*NONE

Přepne na kontrolu.

#### \*VOLITELNÉ

Zajišťuje, že je-li ID uživatele a heslo poskytováno aplikací, jsou to platné dvojice, ale že není povinné je poskytovat. Tato volba může být užitečná během migrace, například.

#### \*REQUIRED

Vyžaduje, aby všechny aplikace poskytovaly platné ID uživatele a heslo.

#### \*REQDADM

Privilegovaní uživatelé musí dodat platné ID uživatele a heslo, ale neprivilegovaní uživatelé se budou zacházet jako s nastavením *\*OPTIONAL*.



## Skupina tříd (CLASSGRP)

**V 8.0.0.2** Třída objektů LDAP používaná pro záznamy skupin v úložišti LDAP.

Je-li hodnota prázdná, použije se **groupOfNames**.

Další běžně používané hodnoty zahrnují *groupOfUniqueNames* nebo *group*.

Tento atribut je platný pouze pro **AUTHTYPE** z *\*IDPWLDAP*.

## Třída uživatele třídy (CLASSUSR)

Třída objektů LDAP používaná pro záznamy uživatelů v úložišti LDAP.

Je-li tato hodnota prázdná, použije se výchozí hodnota *inetOrgPerson*, což je obecně hodnota potřebná.

Tento atribut je platný pouze pro **AUTHTYPE** z *\*IDPWLDAP*.

## Název připojení (CONNNAME)

DNS název nebo IP adresa hostitele, na kterém je server LDAP spuštěn, spolu s volitelným číslem portu. Výchozí číslo portu je 389. Pro název DNS nebo adresu IP není uvedena žádná výchozí hodnota.

Toto pole je platné pouze pro objekty ověřovacích informací *\*CRLLDAP* nebo *\*IDPWLDAP*, když je to požadováno.

Je-li použit s objekty ověřovacích informací *IDPWLDAP*, může se jednat o seznam názvů připojení oddělených čárkami.

Možné hodnoty jsou:

### \* SYSDFTAI

Název připojení je nastaven na výchozí systémovou hodnotu v systému SYSTEM.DEFAULT.AUTHINFO.CRLLDAP.

### jméno-připojení

Uveďte úplný DNS název nebo IP adresu hostitele spolu s volitelným číslem portu. Maximální délka řetězce je 264 znaků.

## Prodleva selhání (FAILDELAY)

Když je poskytnuto ID uživatele a heslo pro ověření připojení a ověření selže, jelikož je ID uživatele nebo heslo chybné, toto je prodleva, v sekundách, než se selhání projeví v aplikaci.

To může pomoci vyhnout se zaneprázdnění smyček z aplikace, která se jednoduše po přijetí selhání jednoduše pokusí o opakované pokusy.

Hodnota musí být v rozsahu 0 až 60 sekund. Výchozí hodnota je 1.

Tento atribut je platný pouze pro typ **AUTHTYPE** *\*IDPWOS* a *\*IDPWLDAP*.

## Atribut členství ve skupině (FINDGRP)

**V 8.0.0.2** Název atributu použitého v rámci položky LDAP k určení členství ve skupině.

Když je **AUTHORMD** = *SEARCHGRP*, tento atribut je obvykle nastaven na *member* nebo *uniqueMember*.

Když je **AUTHORMD** = *SEARCHUSR*, tento atribut je obvykle nastaven na *memberOf*.

Je-li pole ponecháno prázdné, použije správce front *člen* nebo *memberOf* v závislosti na nastavení parametru **AUTHORMD**.

Tento atribut je platný pouze pro **AUTHTYPE** z *\*IDPWLDAP*.

## Jednoduchý název pro skupinu (GRPFIELD)

**V 8.0.0.2**

Je-li hodnota prázdná, příkazy jako např. `setmqaut` musí používat kvalifikované jméno pro skupinu. Hodnota může být buď úplné DN, nebo jednotlivý atribut.

Tento atribut je platný pouze pro **AUTHTYPE** z *\*IDPWLDAP*.

## Vnoření skupiny (NESTGRP)

**V 8.0.0.2**

Možné hodnoty jsou:

### **\*NO**

Pouze na počátku zjištěné skupiny se berou v úvahu pro autorizaci.

### **\*YES**

Seznam skupin se prohledává rekurzivně k výčtu všech skupin, do kterých uživatel patří.

Tento atribut je platný pouze pro **AUTHTYPE** z *\*IDPWLDAP*.

## Adresa URL odpovídacího modulu OCSP (OCSPURL)

Adresa URL odpovídacího modulu OCSP, použitá k zaškrtnutí odvolání certifikátu. Toto musí být adresa URL HTTP, obsahující název hostitele a číslo portu odpovídacího modulu OCSP. Pokud odpovídací modul OCSP používá port 80, který je výchozí pro protokol HTTP, tak lze číslo portu vynechat.

Toto pole je platné pouze pro objekty ověřovacích informací OCSP.

Možné hodnoty jsou:

### **\* SYSDFTAI**

Adresa URL odpovídacího modulu OCSP je nastavena na výchozí systémovou hodnotu v `SYSTEM.DEFAULT.AUTHINFO.OCSP`.

### **OCSP-Responder-Adresa URL**

Adresa URL odpovídacího modulu OCSP. Maximální délka řetězce je 256 znaků.

## Nahradit (REPLACE)

Pokud již existuje objekt ověřovacích informací se stejným názvem, tato volba uvádí, zda je nahrazen.

Možné hodnoty jsou:

### **\*NO**

Tato definice nenahradí žádný existující objekt ověřovacích informací se stejným názvem. Příkaz selže, pokud jmenovaný objekt ověřovacího objektu již existuje.

### **\*YES**

Nahradit existující objekt ověřovacích informací. Pokud jmenovaný objekt ověřovacích informací neexistuje, je vytvořen nový objekt.

## Zabezpečené komunikace (SECCOMM)

Zda má být připojení k serveru LDAP provedeno bezpečně pomocí SSL/TLS

### **YES**

Konektivita k serveru LDAP se zabezpečeně provádí pomocí SSL/TLS.

Použitý certifikát je výchozí certifikát pro správce front, pojmenovaný v `CERTLABL` na objektu správce front, nebo je-li prázdný, ten, který je popsán v tématu Názvy digitálních certifikátů, základní informace o požadavcích.

Certifikát se nachází v úložišti klíčů uvedeném v `SSLKEYR` na objektu správce front. Bude vyjednána šifrovaná specifikace, která je podporována serverem IBM MQ i serverem LDAP.

Je-li správce front konfigurován tak, aby používal SSLFIPS (YES) nebo specifikace šifer SUITEB, pak se tento účet bere také v souvislosti s připojením k serveru LDAP.

## **ANNON**

Připojitelnost k serveru LDAP se zabezpečeně provádí pomocí protokolu SSL/TLS stejně jako pro službu SECCOMM (YES) s jedním rozdílem.

Serveru LDAP se neodešle žádný certifikát; připojení bude vytvořeno anonymně. Chcete-li použít toto nastavení, ujistěte se, že úložiště klíčů uvedené v SSLKEYR, na objektu správce front, neobsahuje certifikát označený jako výchozí.

## **NO**

Konektivita k serveru LDAP nepoužívá SSL/TLS.

Tento atribut je platný pouze pro **AUTHTYPE** z *\*IDPWLDAP*

## **Krátký uživatel (SHORTUSR)**

Pole v záznamu uživatele, které má být použito jako krátké jméno uživatele v produktu IBM MQ.

Toto pole musí obsahovat hodnoty 12 nebo méně znaků. Toto krátké jméno uživatele se používá pro následující účely:

- Je-li povoleno ověření LDAP, ale autorizace LDAP není povolena, používá se jako ID uživatele operačního systému pro kontroly autorizace. V tomto případě musí atribut představovat ID uživatele operačního systému.
- Jsou-li povoleny ověření a ověření LDAP, použije se toto ID uživatele jako ID uživatele, které bylo převedeno se zprávou, aby bylo jméno uživatele LDAP znovu zjišťováno, když je třeba použít ID uživatele v rámci zprávy.

Například u jiného správce front nebo při zápisu zpráv sestav. V tomto případě atribut nemusí představovat ID uživatele operačního systému, ale musí se jednat o jedinečný řetězec. Výrobní číslo zaměstnance je příkladem vhodného atributu po tomto účelem.

Tento atribut je platný pouze pro **AUTHTYPE** z *\*IDPWLDAP* a je povinný.

## **Text 'description' (TEXT)**

Krátký textový popis objektu ověřovacích informací.

**Pozn.:** Délka pole je 64 bajtů a maximální počet znaků se sníží, pokud systém používá dvoubajtovou znakovou sadu (DBCS).

Možné hodnoty jsou:

### **\* SYSDFTAI**

Textový řetězec je nastaven na výchozí systémovou hodnotu v systému SYSTEM.DEFAULT.AUTHINFO.CRLLDAP.

### **\* ŽÁDNÉ**

Text je nastavený na prázdný řetězec.

### **description**

Délka řetězce může být maximálně 64 znaků uzavřených v apostrofech.

## **Pole uživatele (USRFIELD)**

Pokud ID uživatele poskytnuté aplikací pro ověření neobsahuje kvalifikátor pro pole v záznamu uživatele LDAP, to znamená, že neobsahuje ' = ' znaménko, tento atribut označuje pole v záznamu uživatele LDAP, které se používá k interpretaci poskytnutého ID uživatele.

Toto pole může být prázdné. Pokud se jedná o tento případ, všechna nekvalifikovaná ID uživatele používají parametr SHORTUSR k interpretaci poskytnutého ID uživatele.

Obsah tohoto pole bude zřetězen s ' = ' a spolu s hodnotou poskytnutou aplikací vytvořit úplné ID uživatele, které má být umístěno v záznamu uživatele LDAP. Například aplikace poskytuje uživateli fred a toto pole má hodnotu cn, pak bude úložiště LDAP prohledáno pro cn=fred.

Tento atribut je platný pouze pro **AUTHTYPE** z *\*IDPWLDAP*.

### Jméno uživatele (USERNAME)

Rozlišující jméno uživatele, který má vazbu k adresáři. Výchozí jméno uživatele je prázdné.

Toto pole je platné pouze pro objekty ověřovacích informací *\*CRLLDAP* nebo *\*IDPWLDAP*.

Možné hodnoty jsou:

**\* SYSDFTAI**

Jméno uživatele je nastaveno na výchozí hodnotu systému v systému SYSTEM.DEFAULT.AUTHINFO.CRLLDAP.

**\* ŽÁDNÉ**

Jméno uživatele je prázdné.

**jméno-uživatele-LDAP**

Uveďte rozlišující jméno uživatele LDAP. Maximální délka řetězce je 1024 znaků.

### Heslo uživatele (PASSWORD)

Heslo pro uživatele LDAP.

Toto pole je platné pouze pro objekty ověřovacích informací *\*CRLLDAP* nebo *\*IDPWLDAP*.

Možné hodnoty jsou:

**\* SYSDFTAI**

Heslo je nastaveno na výchozí systémovou hodnotu v systému SYSTEM.DEFAULT.AUTHINFO.CRLLDAP.

**\* ŽÁDNÉ**

Heslo je prázdné.

**LDAP-heslo**

Heslo uživatele LDAP. Maximální délka řetězce je 32 znaků.

## Vytvoření kanálu MQ (CRTMQMCHL)

**Kde je povoleno spustit**

Všechna prostředí (*\*ALL*)

**Bezpečnost podprocesů**

Ano

Příkaz Vytvoření kanálu MQ (CRTMQMCHL) vytváří novou definici kanálu MQ s uvedenými atributy, které se liší od výchozích hodnot.

### Parametry

Klíčové slovo	Popis	Volby	Notes
<u>CHLNAME</u>	Název kanálu	Hodnota znaku	Povinné, Klíč, Poziční 1
<u>CHLTYPE</u>	Typ kanálu	* RCVR, * SDR, * SVR, * RQSTR, * SVRCN, * CLUSDR, * CLURCVR, * CLTCN	Povinné, Klíč, Poziční 2
<u>MQMNAME</u>	Název správce front zpráv	Hodnota znaku, <b>*DFT</b>	Volitelné, Klíč, Poziční 3
<u>REPLACE</u>	Nahradit	<b>*NO</b> , *YES	Volitelné, Poziční 4
<u>TRPTYPE</u>	Typ přenosu	*LU62, *TCP, <b>*SYSDFTCHL</b>	Volitelné, Poziční 5

<b>Klíčové slovo</b>	<b>Popis</b>	<b>Volby</b>	<b>Notes</b>
<u>TEXT</u>	Textový 'popis'	Znaková hodnota, *BLANK, *SYSDFTCHL	Volitelné, Poziční 6
<u>TGTMQMNAME</u>	Cílový správce fronty	Hodnota znaku, *NONE, *SYSDFTCHL	Volitelné, Poziční 7
<u>CONNNAME</u>	Název připojení	Hodnota znaku, *NONE, *SYSDFTCHL	Volitelné, Poziční 8
<u>TPNAME</u>	Jméno programu transakce	Znaková hodnota, *BLANK, *SYSDFTCHL	Volitelné, Poziční 9
<u>MODENAME</u>	Název režimu	Znaková hodnota, *BLANK, *SYSDFTCHL	Volitelné, Poziční 10
<u>TMQNAME</u>	Přenosová fronta	Hodnota znaku, *SYSDFTCHL	Volitelné, Poziční 11
<u>MCANAME</u>	Agent oznamovacího kanálu	Jednoduché hodnoty: *SYSDFTCHL, *NONE Další hodnoty: Kvalifikovaný název objektu	Volitelné, Poziční 12
	Kvalifikátor 1: Agent oznamovacího kanálu	Název	
	Kvalifikátor 2: Knihovna	Název, *CURLIB	
<u>MCAUSRID</u>	ID uživatele agenta oznamovacího kanálu	Znaková hodnota, *NONE, *PUBLIC, *SYSDFTCHL	Volitelné, Poziční 13
<u>MCATYPE</u>	Typ agenta oznamovacího kanálu	*PROCESS, *THREAD, *SYSDFTCHL	Volitelné, Poziční 14
<u>BATCHINT</u>	Interval dávkového zpracování	0-999999999, *SYSDFTCHL	Volitelné, Poziční 15
<u>BatchSize</u>	Velikost dávky	1-9999, *SYSDFTCHL	Volitelné, Poziční 16
<u>DSCITV</u>	Interval odpojení	0-999999, *SYSDFTCHL	Volitelné, Poziční 17
<u>SHORTTMR</u>	Interval krátkých opakování	0-999999999, *SYSDFTCHL	Volitelné, Poziční 18
<u>SHORTRTY</u>	Počet krátkých opakování	0-999999999, *SYSDFTCHL	Volitelné, Poziční 19
<u>LONGTMR</u>	Interval dlouhých opakování	0-999999999, *SYSDFTCHL	Volitelné, Poziční 20
<u>LONGRTY</u>	Počet dlouhých opakování	0-999999999, *SYSDFTCHL	Volitelné, Poziční 21

Klíčové slovo	Popis	Volby	Notes
<a href="#">SCYEXIT</a>	Uživatelská procedura pro zabezpečení zprávy	Jednoduché hodnoty: <b>*SYSDFTCHL</b> , *NONE Další hodnoty: <i>Kvalifikovaný název objektu</i>	Volitelné, Poziční 22
	Kvalifikátor 1: Ukončení zabezpečení	Název	
	Kvalifikátor 2: Knihovna	<i>Název</i> , <b>*CURLIB</b>	
<a href="#">CSC-EXIT</a>	Uživatelská procedura pro zabezpečení zprávy	<i>Hodnota znaku</i> , <b>*SYSDFTCHL</b> , *NONE	Volitelné, Poziční 23
<a href="#">SCYUSRDATA</a>	Data uživatelské procedury zabezpečení zprávy	<i>Hodnota znaku</i> , <b>*SYSDFTCHL</b> , *NONE	Volitelné, Poziční 24
<a href="#">SNDEXIT</a>	Ukončení odeslání	Jednoduché hodnoty: <b>*SYSDFTCHL</b> , *NONE Ostatní hodnoty (až 10 opakování): <i>Kvalifikovaný název objektu</i>	Volitelné, Poziční 25
	Kvalifikátor 1: Ukončení odeslání	Název	
	Kvalifikátor 2: Knihovna	<i>Název</i> , <b>*CURLIB</b>	
<a href="#">CSNDEXIT</a>	Ukončení odeslání	Jednoduché hodnoty: <b>*SYSDFTCHL</b> , *NONE Ostatní hodnoty (až 10 opakování): <i>Znaková hodnota</i>	Volitelné, Poziční 26
<a href="#">SNDUSRDATA</a>	Data uživatelské procedury pro odeslání zprávy	Hodnoty (až 10 opakování): <i>Hodnota znaku</i> , <b>*SYSDFTCHL</b> , *NONE	Volitelné, Poziční 27
<a href="#">RCVEXIT</a>	Ukončení příjmu	Jednoduché hodnoty: <b>*SYSDFTCHL</b> , *NONE Ostatní hodnoty (až 10 opakování): <i>Kvalifikovaný název objektu</i>	Volitelné, Poziční 28
	Kvalifikátor 1: Uživatelská procedura příjmu	Název	
	Kvalifikátor 2: Knihovna	<i>Název</i> , <b>*CURLIB</b>	
<a href="#">CRCVEXIT</a>	Ukončení příjmu	Jednoduché hodnoty: <b>*SYSDFTCHL</b> , *NONE Ostatní hodnoty (až 10 opakování): <i>Znaková hodnota</i>	Volitelné, Poziční 29

<b>Klíčové slovo</b>	<b>Popis</b>	<b>Volby</b>	<b>Notes</b>
<a href="#">RCVUSRDATA</a>	Data uživatelské procedury pro přijetí zprávy	Hodnoty (až 10 opakování): <i>Hodnota znaku</i> , <b>*SYSDFTCHL</b> , *NONE	Volitelné, Poziční 30
<a href="#">MSGEXIT</a>	Ukončení zprávy	Jednoduché hodnoty: <b>*SYSDFTCHL</b> , *NONE Ostatní hodnoty (až 10 opakování): <i>Kvalifikovaný název objektu</i>	Volitelné, Poziční 31
	Kvalifikátor 1: Ukončení zprávy	Název	
	Kvalifikátor 2: Knihovna	Název, <b>*CURLIB</b>	
<a href="#">MSGUSRDATA</a>	Data uživatelské procedury pro zpracování zprávy	Hodnoty (až 10 opakování): <i>Hodnota znaku</i> , <b>*SYSDFTCHL</b> , *NONE	Volitelné, Poziční 32
<a href="#">MSGRTYEXIT</a>	Ukončení opakování zprávy	Jednoduché hodnoty: <b>*SYSDFTCHL</b> , *NONE Další hodnoty: <i>Kvalifikovaný název objektu</i>	Volitelné, Poziční 33
	Kvalifikátor 1: Ukončení opakování zprávy	Název	
	Kvalifikátor 2: Knihovna	Název, <b>*CURLIB</b>	
<a href="#">MSGRTYDATA</a>	Data ukončení opakování zprávy	<i>Hodnota znaku</i> , <b>*SYSDFTCHL</b> , *NONE	Volitelné, Poziční 34
<a href="#">MSGRTYNBR</a>	Počet opakování zprávy	0-999999999, <b>*SYSDFTCHL</b>	Volitelné, Poziční 35
<a href="#">MSGRTYITV</a>	Interval opakování zprávy	0-999999999, <b>*SYSDFTCHL</b>	Volitelné, Poziční 36
<a href="#">CVTMSG</a>	Konvertovat zprávu	*YES, *NO, <b>*SYSDFTCHL</b>	Volitelné, Poziční 37
<a href="#">PUTAUT</a>	Oprávnění pro operaci vložení (Put)	*DFT, *CTX, <b>*SYSDFTCHL</b>	Volitelné, Poziční 38
<a href="#">SEQNUMWRAP</a>	Nejvyšší pořadové číslo	100-999999999, <b>*SYSDFTCHL</b>	Volitelné, Poziční 39
<a href="#">MAXMSGLEN</a>	Maximální délka zprávy	0-104857600, <b>*SYSDFTCHL</b>	Volitelné, Poziční 40
<a href="#">HRTBTINTVL</a>	Interval synchronizace	0-999999999, <b>*SYSDFTCHL</b>	Volitelné, Poziční 41
<a href="#">NPMSPEED</a>	Rychlost netrvalých zpráv	*FAST, *NORMAL, <b>*SYSDFTCHL</b>	Volitelné, Poziční 42
<a href="#">Klastr</a>	Jméno klastru	<i>Hodnota znaku</i> , *NONE, <b>*SYSDFTCHL</b>	Volitelné, Poziční 43

<b>Klíčové slovo</b>	<b>Popis</b>	<b>Volby</b>	<b>Notes</b>
<u>CLUSNL</u>	Seznam jmen klastru	<i>Hodnota znaku</i> , *NONE, <b>*SYSDFTCHL</b>	Volitelné, Poziční 44
<u>NETPRTY</u>	Priorita připojení do sítě	0-9, <b>*SYSDFTCHL</b>	Volitelné, Poziční 45
<u>SSLCIPH</u>	SSL CipherSpec	<i>Hodnota znaku</i> , '*NULL_MD5', '*NULL_SHA', '*RC4_MD5_EXPORT', '*RC4_MD5_US', '*RC4_SHA_US', '*RC2_MD5_EXPORT', '*DES_SHA_EXPORT', '*TRIPLE_DES_SHA_US', '*AES_SHA_US', '*TLS_RSA_WITH_NULL_MD5', '*TLS_RSA_WITH_NULL_SHA', '*TLS_RSA_EXPORT_WITH_RC4_40_MD5', '*TLS_RSA_WITH_RC4_128_MD5', '*TLS_RSA_WITH_RC4_128_SHA', '*TLS_RSA_EXPORT_WITH_RC2_40_MD5', '*TLS_RSA_WITH_DES_CBC_SHA', '*TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA', '*TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA', '*TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA', *NONE, <b>* SYSDFTCHL</b>	Volitelné, Poziční 46  CipherSpec TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA byla zamítnuta.
<u>SSLCAUTH</u>	Autentizace klienta přes SSL	*REQUIRED, *OPTIONAL, <b>*SYSDFTCHL</b>	Volitelné, Poziční 47
<u>SSLPEER</u>	Název rovnocenného uzlu SSL	<i>Hodnota znaku</i> , *NONE, <b>*SYSDFTCHL</b>	Volitelné, Poziční 48
<u>LOCLADDR</u>	Lokální komunikační adresa	<i>Hodnota znaku</i> , *NONE, <b>*SYSDFTCHL</b>	Volitelné, Poziční 49
<u>BATCHHB</u>	Interval prezenč. signálu dávky	0-999999999, <b>*SYSDFTCHL</b>	Volitelné, Poziční 50
<u>USERID</u>	Identifikátor uživatele úlohy	<i>Hodnota znaku</i> , *NONE, <b>*SYSDFTCHL</b>	Volitelné, Poziční 51
<u>Heslo</u>	Heslo	<i>Hodnota znaku</i> , *NONE, <b>*SYSDFTCHL</b>	Volitelné, Poziční 52
<u>KAINT</u>	Interval trvání platnosti	<i>Celé číslo</i> , *AUTO, <b>*SYSDFTCHL</b>	Volitelné, Poziční 53



<b>Klíčové slovo</b>	<b>Popis</b>	<b>Volby</b>	<b>Notes</b>
<u>COMPHDR</u>	Komprese záhlaví	Hodnoty (až 2 opakování): *NONE, *SYSTEM, <b>*SYSDFTCHL</b>	Volitelné, Poziční 54
<u>COMPMSG</u>	Komprese zpráv	Jednotlivé hodnoty: *ANY Ostatní hodnoty (do 4 opakování): *NONE, *RLE, *ZLIBHIGH, *ZLIBFAST, <b>*SYSDFTCHL</b>	Volitelné, Poziční 55
<u>MONCHL</u>	Monitorování kanálu	*QMGR, *OFF, *LOW, *MEDIUM, *HIGH, <b>*SYSDFTCHL</b>	Volitelné, Poziční 56
<u>STATCHL</u>	Statistiky kanálu	*QMGR, *OFF, *LOW, *MEDIUM, *HIGH, <b>*SYSDFTCHL</b>	Volitelné, Poziční 57
<u>CLWLRANK</u>	Rozsah vytížení klastru	0-9, <b>*SYSDFTCHL</b>	Volitelné, Poziční 58
<u>CLWLPRTY</u>	Priorita vytížení klastru	0-9, <b>*SYSDFTCHL</b>	Volitelné, Poziční 59
<u>CLWLWGHT</u>	Váha kanálu klastru	1-99, <b>*SYSDFTCHL</b>	Volitelné, Poziční 60
<u>SHARECNV</u>	Sdílení konverzací	0-999999999, <b>*SYSDFTCHL</b>	Volitelné, Poziční 61
<u>PROPCTL</u>	Řízení vlastnosti	*COMPAT, *NONE, *ALL, <b>*SYSDFTCHL</b>	Volitelné, Poziční 62
<u>MAXINST</u>	Maximální počet instancí	0-999999999, <b>*SYSDFTCHL</b>	Volitelné, Poziční 63
<u>MAXINSTC</u>	Maximum instancí na klienta	0-999999999, <b>*SYSDFTCHL</b>	Volitelné, Poziční 64
<u>CLNTWGHT</u>	Váha kanálu klienta	0-99, <b>*SYSDFTCHL</b>	Volitelné, Poziční 65
<u>AFFINITY</u>	Afinita připojení	*PREFERRED, *NONE, <b>*SYSDFTCHL</b>	Volitelné, Poziční 66
<u>BATCHLIM</u>	Mezní hodnota dat dávky	0-999999, <b>*SYSDFTCHL</b>	Volitelné, Poziční 67
<u>DFTECON</u>	Výchozí reconnection klienta	*NO, *YES, *QMGR, *DISABLED, <b>*SYSDFTCHL</b>	Volitelné, Poziční 68

### **Název kanálu (CHLNAME)**

Uvádí název nové definice kanálu; název může obsahovat maximálně 20 znaků. Názvy kanálů musí být jedinečné. Pokud definice kanálu s tímto názvem již existuje, musí být uvedeno REPLACE(\*YES).

### **Typ kanálu (CHLTYPE)**

Uvádí typ definovaného kanálu.

Možné hodnoty jsou:

#### **\*SDR**

Kanál odesílatele

**\*SVR**

Kanál serveru

**\*RCVR**

Kanál příjemce

**\*RQSTR**

Kanál žadatele

**\*SVRCN**

Kanál připojení serveru

**\*CLUSSDR**

Odesílací kanál klastru

**\*CLUSRCVR**

Přijímací kanál klastru

**\*CLTCN**

Kanál připojení klienta

**Název správce front zpráv (MQMNAME)**

Uvádí název správce front zpráv.

Možné hodnoty jsou:

**\* DFT**

Použije se výchozí správce front. Pokud nemáte na systému definovaného výchozího správce front, příkaz selže.

**jméno-správce-front-zpráv**

Název správce front zpráv.

**Nahradit (REPLACE)**

Uvádí, zda by měla nová definice kanálu nahradit existující definici kanálu se stejným názvem.

Možné hodnoty jsou:

**\*NO**

Nenahrazovat existující definici kanálu. Pokud jmenovaná definice kanálu již existuje, příkaz selže.

**\*YES**

Nahradit existující definici kanálu. Pokud neexistuje žádná definice se stejným názvem, je vytvořena nová definice.

**Typ transportu (TRPTYPE)**

Uvádí protokol přenosu.

Možné hodnoty jsou:

**\* SYSDFTCHL**

Hodnota tohoto atributu se vezme z výchozího kanálu systému uvedeného typu.

**\*LU62**

SNA LU 6.2.

**\* TCP**

TCP (Transmission Control Protocol) / protokol Internetu (TCP/IP).

**Text 'description' (TEXT)**

Uvádí text, který stručně popisuje definici kanálu.

Možné hodnoty jsou:

#### \* SYSDFTCHL

Hodnota tohoto atributu se vezme z výchozího kanálu systému uvedeného typu.

#### \* PRÁZDNÝ

Text je nastavený na prázdný řetězec.

#### description

Uveďte maximálně 64 znaků uzavřených v apostrofech.

**Pozn.:** Délka pole je 64 bajtů a maximální počet znaků se sníží, pokud systém používá dvoubajtovou znakovou sadu (DBCS).

### Cílový správce front (TGTQMNAME)

Uvádí název cílového správce front.

Možné hodnoty jsou:

#### \* SYSDFTCHL

Hodnota tohoto atributu se vezme z výchozího kanálu systému uvedeného typu.

#### \* ŽÁDNÉ

Název cílového správce front pro kanál připojení klienta (CHLTYPE) \*CLTCN je neurčený.

#### jméno-správce-front-zpráv

Název cílového správce front zpráv pro kanál připojení klienta (CHLTYPE) \*CLTCN.

Pro ostatní typy kanálu nemusí být tento parametr uveden.

### Název připojení (CONNNAME)

Uvádí název počítače k připojení.

Možné hodnoty jsou:

#### \* SYSDFTCHL

Hodnota tohoto atributu se vezme z výchozího kanálu systému uvedeného typu.

#### \* ŽÁDNÉ

Název připojení je prázdný.

#### jméno-připojení

Uveďte název připojení, jak je vyžadováno protokolem přenosu:

- Pro \*LU62 uveďte název objektu CSI.
- Pro \*TCP uveďte buď název hostitele nebo síťovou adresu vzdáleného počítače (nebo lokálního počítače pro kanály příjemce klastru). To může být následováno volitelným číslem portu uzavřeným v závorkách.

Na platformách AIX, HP-UX, IBM i, Linux, Solaris a Windows je parametr názvu připojení TCP/IP přijímacího kanálu klastru nepovinný. Pokud ponecháte název připojení prázdný, vygeneruje IBM MQ název připojení za vás a bude předpokládat výchozí port a bude používat aktuální adresu IP systému. Výchozí číslo portu můžete přepsat, ale i nadále se bude používat aktuální adresa IP systému. Pro každý název připojení ponechte název IP prázdný a zadejte číslo portu do závorek. Např.:

```
(1415)
```

Vygenerovaný název CONNAME je vždy v tečkované dekadické notaci (IPv4) nebo v hexadecimální notaci (IPv6), a nikoli ve tvaru alfanumerického názvu hostitele DNS.

Kde není uveden port, předpokládá se výchozí port 1414.

Pro kanály příjemce klastru se název připojení týká lokálního správce front a pro ostatní kanály se týká cílového správce front.

Tento parametr je požadován pro kanály s typem kanálu (CHLTYPE) \*SDR, \*RQSTR, \*CLTCN a \*CLUSSDR. Je volitelný pro kanály \*SVR a \*CLUSRCVR a není platný pro kanály \*RCVR nebo \*SVRCN.

### **Název transakčního programu (TPNAME)**

Tento parametr je platný pouze pro kanály s TRPTYPE definovaným jako LU 6.2.

Tento parametr musí být nastaven na název programu transakce architektury SNA, pokud CONNAME neobsahuje název objektu strany, v tomto případě musí být nastaven na mezery. Název se vezme místo objektu strany komunikací rozhraní CPI-C.

Tento parametr není platný pro kanály s CHLTYPE definovaným jako \*RCVR.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Hodnota tohoto atributu se nezmění.

**\* ŽÁDNÉ**

Není zadán žádný název programu transakce.

**\* PRÁZDNÝ**

Název programu transakce se vezme z objektu strany komunikací rozhraní CPI-C. Název objektu strany musí být uveden v parametru CONNAME.

**Jméno programu transakce**

Uveďte název programu transakce architektury SNA.

### **Název režimu (MODENAME)**

Tento parametr je platný pro kanály s TRPTYPE definovaným jako LU 6.2. Pokud TRPTYPE není definován jako LU 6.2, jsou data ignorována a není vydána žádná chybová zpráva.

Pokud je hodnota uvedena, musí být nastavena na název režimu architektury SNA, pokud CONNAME neobsahuje název objektu strany, v tomto případě musí být nastavena na mezery. Název se pak vezme z objektu strany komunikací rozhraní CPI-C.

Tento parametr není platný pro kanály s CHLTYPE definovaným jako \*RCVR nebo \*SVRCONN.

Možné hodnoty jsou:

**\* SYSDFTCHL**

Hodnota tohoto atributu se vezme z výchozího kanálu systému uvedeného typu.

**\* PRÁZDNÝ**

Název se vezme z objektu strany komunikací rozhraní CPI-C. Musí být uvedeno v parametru CONNAME.

**\* ŽÁDNÉ**

Není zadán žádný název režimu.

**název-režimu-SNA**

Uveďte název režimu architektury SNA.

### **Přenosová fronta (TMQNAME)**

Uvádí název přenosové fronty.

Možné hodnoty jsou:

**\* SYSDFTCHL**

Hodnota tohoto atributu se vezme z výchozího kanálu systému uvedeného typu.

**název-přenosové-fronty**

Uveďte název přenosové fronty.

Název přenosové fronty je požadován, pokud je typ kanálu (CHLTYPE) \*SDR nebo \*SVR. Pro ostatní typy kanálu nemusí být parametr uveden.

## agent kanálu zpráv (MCANAME)

Tento parametr je vyhrazený a neměl by se používat.

Možné hodnoty jsou:

### \* SYSDFTCHL

Hodnota tohoto atributu se vezme z výchozího kanálu systému uvedeného typu.

### \* ŽÁDNÉ

Název programu sběrnice MCA je prázdný.

Tento parametr nelze určit pro kanály typu (CHLTYPE) \*RCVR, \*SVRCN nebo \*CLTCN.

## ID uživatele agenta kanálu zpráv (MCAUSRID)

Uvádí identifikátor uživatele agenta oznamovacího kanálu, který má být použit agentem oznamovacího kanálu pro autorizaci pro přístup k prostředkům MQ, včetně (pokud PUTAUT je \*DFT) autorizace pro vložení zprávy do cílové fronty pro kanály příjemce nebo žadatele.

Možné hodnoty jsou:

### \* SYSDFTCHL

Hodnota se vezme z výchozího kanálu systému pro typ vytvářeného kanálu.

### \* ŽÁDNÉ

Agent oznamovacího kanálu používá výchozí identifikátor uživatele.

### \* VEŘEJNÉ

Používá obecné oprávnění.

### mca-user-identifikátor

Uveďte identifikátor uživatele, který se má použít.

Tento parametr nelze zadat pro typ kanálu (CHLTYPE) \*CLTCN.

## Typ agenta kanálu zpráv (MCATYPE)

Uvádí, zda by měl být program agenta oznamovacího kanálu spuštěn jako vlákno nebo jako proces.

Možné hodnoty jsou:

### \* SYSDFTCHL

Hodnota tohoto atributu se vezme z výchozího kanálu systému uvedeného typu.

### \* PROCES

Agent oznamovacího kanálu je spuštěn jako oddělený proces.

### \* PODPROCES

Agent oznamovacího kanálu je spuštěn jako oddělené vlákno.

Tento parametr může být uveden pouze pro typ kanálu (CHLTYPE) \*SDR, \*SVR, \*RQSTR, \*CLUSDR nebo \*CLUSRCVR.

## Interval dávek (BATCHINT)

Minimální množství času v milisekundách, kdy kanál ponechá dávku otevřenou.

Dávka se ukončí tím, že se nejprve vyskytne následující situace: zprávy BATCHSZ byly odeslány, byly odeslány bajty BATCHLIM, nebo je přenosová fronta prázdná a BATCHINT byl překročen.

Výchozí hodnota je 0, která znamená, že je dávka ukončena, jakmile je přenosová fronta prázdná (nebo je dosažen limit BATCHSZ).

Uveďte hodnotu v rozsahu od 0 do 999999999.

Tento parametr je platný pro kanály s CHLTYPE definovaným jako \*SDR, \*SVR, \*CLUSDR nebo \*CLUSRCVR.

Možné hodnoty jsou:

**\* SYSDFTCHL**

Hodnota tohoto atributu se vezme z výchozího kanálu systému uvedeného typu.

**batch-interval**

Uveďte hodnotu v rozsahu od 0 do 999999999. Hodnota 0 značí, že dávka bude ukončena, jakmile bude prázdná přenosová fronta.

### **Velikost dávky (BATCHSIZE)**

Uvádí maximální počet zpráv, které by měly být odeslány dolů kanálem před provedením kontrolního bodu.

Možné hodnoty jsou:

**\* SYSDFTCHL**

Hodnota tohoto atributu se vezme z výchozího kanálu systému uvedeného typu.

**velikost dávky**

Uveďte hodnotu v rozsahu od 1 do 9999.

Tento parametr nelze zadat pro typ kanálu (CHLTYPE) \*CLTCN nebo \*SVRCN.

### **Interval odpojení (DSCITV)**

Uvádí interval odpojení, který definuje maximální počet sekund, který bude kanál čekat na zprávy, aby je mohl přidat do přenosové fronty před uzavřením kanálu.

Možné hodnoty jsou:

**\* SYSDFTCHL**

Hodnota tohoto atributu se vezme z výchozího kanálu systému uvedeného typu.

**interval odpojení**

Uveďte hodnotu v rozsahu od 0 do 999999. Hodnota 0 značí neurčité čekání.

Tento parametr nelze určit pro kanály typu (CHLTYPE) \*RCVR, \*RQSTR nebo \*CLTCN.

### **Interval krátkých opakování (SHORTTMR)**

Uvádí interval krátkého čekání na opakování kanálu odesílatele, serveru nebo klastru (\*SDR, \*SVR, \*CLUSSDR nebo \*CLUSRCVR), který je spuštěn automaticky iniciátorem kanálu. Ten definuje interval mezi pokusy zavést připojení ke vzdálenému počítači.

Možné hodnoty jsou:

**\* SYSDFTCHL**

Hodnota tohoto atributu se vezme z výchozího kanálu systému uvedeného typu.

**short-retry-interval**

Uveďte hodnotu v rozsahu od 0 do 999999999.

**Poznámka:** Z implementačních důvodů je maximální interval opakování, který lze použít, 999999; hodnoty překračující tento interval jsou považovány za 999999.

Tento parametr nelze určit pro kanály typu (CHLTYPE) \*RCVR, \*RQSTR, \*CLTCN nebo \*SVRCN.

### **Krátký počet opakování (SHORTRTY)**

Uvádí počet krátkého opakování kanálu odesílatele, serveru nebo klastru (\*SDR, \*SVR, \*CLUSSDR nebo \*CLUSRCVR), který je spuštěn automaticky iniciátorem kanálu. Ten definuje maximální počet pokusů, které jsou učiněny k navázání připojení ke vzdálenému počítači v intervalech, uvedených pomocí SHORTTMR před použitím (normálně delších) LONGRTY a LONGTMR.

Možné hodnoty jsou:

#### **\* SYSDFTCHL**

Hodnota tohoto atributu se vezme z výchozího kanálu systému uvedeného typu.

#### **short-retry-count**

Uveďte hodnotu v rozsahu od 0 do 999999999. Hodnota 0 znamená, že žádná opakování nejsou povolena.

Tento parametr nelze určit pro kanály typu (CHLTYPE) \*RCVR, \*RQSTR, \*CLTCN nebo \*SVRCN.

### **Interval dlouhých opakování (LONGTMR)**

Uvádí interval dlouhého čekání na opakování kanálu odesílatele, serveru nebo klastru (\*SDR, \*SVR, \*CLUSSDR nebo \*CLUSRCVR), který je spuštěn automaticky iniciátorem kanálu. Definuje interval v sekundách mezi pokusy zavést připojení ke vzdálenému počítači po té, co byl překročen počet uvedený pomocí SHORTRTY.

Možné hodnoty jsou:

#### **\* SYSDFTCHL**

Hodnota tohoto atributu se vezme z výchozího kanálu systému uvedeného typu.

#### **long-retry-interval**

Uveďte hodnotu v rozsahu od 0 do 999999999.

**Poznámka:** Z implementačních důvodů je maximální interval opakování, který lze použít, 999999; hodnoty překračující tento interval jsou považovány za 999999.

Tento parametr nelze určit pro kanály typu (CHLTYPE) \*RCVR, \*RQSTR, \*CLTCN nebo \*SVRCN.

### **Počet dlouhých opakování (LONGRTY)**

Uvádí počet dlouhého opakování kanálu odesílatele, serveru nebo klastru (\*SDR, \*SVR, \*CLUSSDR nebo \*CLUSRCVR), který je spuštěn automaticky iniciátorem kanálu. Ten definuje maximální počet dalších pokusů, které jsou učiněny k připojení ke vzdálenému počítači v intervalech uvedených pomocí LONGTMR po překročení počtu uvedeného pomocí SHORTRTY. Pokud není po definovaném počtu pokusů připojení zavedeno, je zaprotokolována chybová zpráva.

Možné hodnoty jsou:

#### **\* SYSDFTCHL**

Hodnota tohoto atributu se vezme z výchozího kanálu systému uvedeného typu.

#### **long-retry-count**

Uveďte hodnotu v rozsahu od 0 do 999999999. Hodnota 0 znamená, že žádná opakování nejsou povolena.

Tento parametr nelze určit pro kanály typu (CHLTYPE) \*RCVR, \*RQSTR, \*CLTCN nebo \*SVRCN.

### **Uživatelská procedura zabezpečení (SCYEXIT)**

Uvádí název programu, který bude volán jako procedura ukončení zabezpečení. Pokud je definován název, který není mezerový, bude procedura ukončení vyvolána v těchto případech:

- Okamžitě po zavedení kanálu.

Před přenosem jakékoli zprávy je ukončení poskytnuta možnost podnítit toky zabezpečení k potvrzení autorizace připojení.

- Na předpisu odpovědi na tok zprávy zabezpečení.

Jakékoli toky zpráv zabezpečení, přijaté od vzdáleného procesoru na vzdáleném počítači budou předány do procedury ukončení.

Možné hodnoty jsou:

#### **\* SYSDFTCHL**

Hodnota tohoto atributu se vezme z výchozího kanálu systému uvedeného typu.

### \* ŽÁDNÉ

Program ukončení zabezpečení není vyvolán.

### jméno-ukončení-zabezpečení

Uveďte název programu ukončení zabezpečení.

### jméno-knihovny

Uveďte název knihovny obsahující program ukončení. Tento parametr musí být přítomen, pokud je uveden název programu ukončení.

## Uživatelská procedura zabezpečení (CSCYEXIT)

Uvádí název programu, který bude volán jako procedura ukončení zabezpečení klienta. Pokud je definován název, který není mezerový, bude procedura ukončení vyvolána v těchto případech:

- Okamžitě po zavedení kanálu.

Před přenosem jakékoli zprávy je ukončení poskytnuta možnost podnítit tok zabezpečení k potvrzení autorizace připojení.

- Na předpisu odpovědi na tok zprávy zabezpečení.

Jakékoli toky zpráv zabezpečení, přijaté od vzdáleného procesoru na vzdáleném počítači budou předány do procedury ukončení.

Možné hodnoty jsou:

### \* SYSDFTCHL

Hodnota tohoto atributu je převzata z kanálu SYSTEM.DEF.CLNTCONN.

### \* ŽÁDNÉ

Program ukončení zabezpečení klienta nebude vyvolán.

### jméno-ukončení-zabezpečení

Uveďte název programu ukončení zabezpečení klienta.

## Data uživatelské procedury zabezpečení (SCYUSRDATA)

Uvádí maximálně 32 znaků uživatelských dat, která jsou předána programu ukončení zabezpečení kanálu.

Možné hodnoty jsou:

### \* SYSDFTCHL

Hodnota tohoto atributu se vezme z výchozího kanálu systému uvedeného typu.

### \* ŽÁDNÉ

Uživatelská data pro ukončení zabezpečení nejsou uvedena.

### security-exit-user-data

Uveďte uživatelská data programu ukončení zabezpečení.

## Ukončení odeslání (SNDEXIT)

Uvádí vstupní bod programu, který se má volat jako procedura ukončení odeslání. Pokud je definován název, který není mezerový, bude procedura ukončení vyvolána okamžitě před odesláním dat mimo síť. Proceduře ukončení je před přenosem poskytnuta kompletní vyrovnávací paměť přenosu; obsah vyrovnávací paměti může být podle potřeby modifikován.

Možné hodnoty jsou:

### \* SYSDFTCHL

Hodnota tohoto atributu se vezme z výchozího kanálu systému uvedeného typu.

### \* ŽÁDNÉ

Ukončení odeslání není vyvoláno.

### název-ukončení-odeslání

Uveďte název programu ukončení odeslání.



### **jméno-knihovny**

Uveďte název knihovny obsahující program ukončení. Tento parametr musí být přítomen, pokud je uveden název programu ukončení.

### **Ukončení odeslání (CSNDEXIT)**

Uvádí vstupní bod programu, který má být zavolán jako procedura ukončení odeslání klienta. Pokud je definován název, který není mezerový, bude procedura ukončení vyvolána okamžitě před odesláním dat mimo síť. Proceduře ukončení je před přenosem poskytnuta kompletní vyrovnávací paměť přenosu; obsah vyrovnávací paměti může být podle potřeby modifikován.

Možné hodnoty jsou:

#### **\* SYSDFTCHL**

Hodnota tohoto atributu je převzata z kanálu SYSTEM.DEF.CLNTCONN.

#### **\* ŽÁDNÉ**

Program ukončení odeslání klienta nebude vyvolán.

#### **název-ukončení-odeslání**

Uveďte název programu ukončení odeslání klienta.

### **Uživatelská data ukončení odeslání (SNDUSRDATA)**

Uvádí maximálně 32 znaků uživatelských dat, která jsou předána programu ukončení odeslání.

Možné hodnoty jsou:

#### **\* SYSDFTCHL**

Hodnota tohoto atributu se vezme z výchozího kanálu systému uvedeného typu.

#### **\* ŽÁDNÉ**

Uživatelská data programu ukončení odeslání nejsou uvedena.

#### **send-exit-user-data**

Uveďte maximálně 32 znaků uživatelských dat programu ukončení odeslání.

### **Ukončení příjmu (RCVEXIT)**

Uvádí vstupní bod programu, který se má volat jako ukončení příjmu. Pokud je definován název, který není mezerový, bude ukončení vyvoláno před zpracováním dat přijatých ze sítě. Ukončení je předána kompletní vyrovnávací paměť přenosu a obsah vyrovnávací paměti může být podle potřeby modifikován.

Možné hodnoty jsou:

#### **\* SYSDFTCHL**

Hodnota tohoto atributu se vezme z výchozího kanálu systému uvedeného typu.

#### **\* ŽÁDNÉ**

Program ukončení příjmu není vyvolán.

#### **jméno-ukončení-příjeti**

Uveďte název programu ukončení příjmu.

### **jméno-knihovny**

Uveďte název knihovny obsahující program ukončení. Tento parametr musí být přítomen, pokud je uveden název programu ukončení.

### **Ukončení příjmu (CRCVEXIT)**

Uvádí vstupní bod programu, který se má volat jako ukončení příjmu klienta. Pokud je definován název, který není mezerový, bude ukončení vyvoláno před zpracováním dat přijatých ze sítě. Ukončení je předána kompletní vyrovnávací paměť přenosu a obsah vyrovnávací paměti může být podle potřeby modifikován.

Možné hodnoty jsou:

**\* SYSDFTCHL**

Hodnota tohoto atributu je převzata z kanálu SYSTEM.DEF.CLNTCONN.

**\* ŽÁDNÉ**

Program ukončení příjmu klienta nebude vyvolán.

**jméno-ukončení-příjetí**

Uveďte název programu ukončení příjmu klienta.

### **Uživatelská data ukončení příjmu (RCVUSRDATA)**

Uvádí uživatelská data, která jsou předána ukončení příjmu.

Možné hodnoty jsou:

**\* SYSDFTCHL**

Hodnota tohoto atributu se vezme z výchozího kanálu systému uvedeného typu.

**\* ŽÁDNÉ**

Uživatelská data programu ukončení příjmu nejsou uvedena.

**receive-exit-user-data**

Uveďte maximálně 32 znaků uživatelských dat programu ukončení příjmu.

### **Ukončení zprávy (MSGEXIT)**

Uvádí vstupní bod programu, který se má volat jako ukončení zprávy. Pokud je definován název, který není mezerový, bude ukončení vyvoláno okamžitě po načtení zprávy z přenosové fronty. Ukončení je poskytnuta celá zpráva aplikace a popisovač zprávy k modifikaci.

Možné hodnoty jsou:

**\* SYSDFTCHL**

Hodnota tohoto atributu se vezme z výchozího kanálu systému uvedeného typu.

**\* ŽÁDNÉ**

Program ukončení zprávy není vyvolán.

**jméno-ukončení-zprávy**

Uveďte název programu ukončení zprávy.

**jméno-knihovny**

Uveďte název knihovny obsahující program ukončení. Tento parametr musí být přítomen, pokud je uveden název programu ukončení.

Tento parametr nelze zadat pro typ kanálu (CHLTYPE) \*CLTCN nebo \*SVRCN.

### **Uživatelská data ukončení zprávy (MSGUSRDATA)**

Uvádí uživatelská data, která jsou předána programu ukončení zprávy.

Možné hodnoty jsou:

**\* SYSDFTCHL**

Hodnota tohoto atributu se vezme z výchozího kanálu systému uvedeného typu.

**\* ŽÁDNÉ**

Uživatelská data programu ukončení zprávy nejsou uvedena.

**message-exit-user-data**

Uveďte maximálně 32 znaků uživatelských dat programu ukončení zprávy.

Tento parametr nelze zadat pro typ kanálu (CHLTYPE) \*CLTCN nebo \*SVRCN.

### **Ukončení opakování zprávy (MSGRTYEXIT)**

Uvádí vstupní bod programu, který se má volat jako ukončení opakování zprávy.

Možné hodnoty jsou:

**\* SYSDFTCHL**

Hodnota tohoto atributu se vezme z výchozího kanálu systému uvedeného typu.

**\* ŽÁDNÉ**

Program ukončení opakování zprávy není vyvolán.

**message-retry-exit-name**

Uveďte název programu ukončení opakování zprávy.

**jméno-knihovny**

Uveďte název knihovny obsahující program ukončení. Tento parametr musí být přítomen, pokud je uveden název programu ukončení.

Tento parametr nelze určit pro kanály typu (CHLTYPE) \*CLTCN, \*SDR, \*SVR, \*SVRCN nebo \*CLUSSDR.

## Data uživatelské procedury opakování zprávy (MSGRTYDATA)

Uvádí uživatelská data, která jsou předána programu ukončení opakování zprávy.

Možné hodnoty jsou:

**\* SYSDFTCHL**

Hodnota tohoto atributu se vezme z výchozího kanálu systému uvedeného typu.

**\* ŽÁDNÉ**

Uživatelská data programu ukončení opakování zprávy nejsou uvedena.

**message-retry-exit-user-data**

Uveďte maximálně 32 znaků uživatelských dat programu ukončení opakování zprávy.

Tento parametr nelze určit pro kanály typu (CHLTYPE) \*CLTCN, \*SDR, \*SVR, \*SVRCN nebo \*CLUSSDR.

## Počet opakování zprávy (MSGRTYNBR)

Uvádí počet nových pokusů kanálu, než se rozhodne, že nemůže zprávu doručit. Tento atribut ovládá akci sběrnice MCA pouze tehdy, je-li název ukončení opakování zprávy prázdný, hodnota MSGRTYNBR je předána ukončení, aby jí byla použita, ale počet provedených nových pokusů je ovládán ukončením a ne tímto atributem.

Možné hodnoty jsou:

**\* SYSDFTCHL**

Hodnota tohoto atributu se vezme z výchozího kanálu systému uvedeného typu.

**číslo-opakování-zprávy**

Uveďte hodnotu v rozsahu od 0 do 999999999. Hodnota 0 znamená, že nebudou provedena žádná opakování.

Tento parametr nelze určit pro kanály typu (CHLTYPE) \*CLTCN, \*SDR, \*SVR, \*SVRCN nebo \*CLUSSDR.

## Interval opakování zprávy (MSGRTYITV)

Uvádí minimální časový interval, který musí uběhnout, než může kanál zopakovat operaci MQPUT. Tento čas je v milisekundách.

Tento atribut ovládá akci sběrnice MCA pouze tehdy, je-li název ukončení opakování zprávy prázdný, hodnota MSGRTYITV je předána ukončení, aby jí byla použita, ale interval opakování je ovládán ukončením a ne tímto atributem.

Možné hodnoty jsou:

**\* SYSDFTCHL**

Hodnota tohoto atributu se vezme z výchozího kanálu systému uvedeného typu.

### **číslo-opakování-zprávy**

Uveďte hodnotu v rozsahu od 0 do 999999999. Hodnota 0 indikuje, že opakování bude provedeno, jakmile to bude možné.

Tento parametr nelze určit pro kanály typu (CHLTYPE) \*CLTCN, \*SDR, \*SVR, \*SVRCN nebo \*CLUSSDR.

### **Konvertovat zprávu (CVTMSG)**

Uvádí, zda by se měla být aplikační data ve zprávě před přenosem zprávy konvertovat.

Možné hodnoty jsou:

#### **\* SYSDFTCHL**

Hodnota tohoto atributu se vezme z výchozího kanálu systému pro typ vytvářeného kanálu.

#### **\*YES**

Aplikační data ve zprávě se před odesláním konvertují.

#### **\*NO**

Aplikační data ve zprávě se před odesláním nekonvertují.

Tento parametr nelze určit pro kanály typu (CHLTYPE) \*RCVR, \*RQSTR, \*CLTCN nebo \*SVRCN.

### **Oprávnění k vložení (PUTAUT)**

Uvádí, zda by měl být identifikátor uživatele v kontextové informaci přidružený ke zprávě použit k zavedení oprávnění pro vložení zprávy do cílové fronty. To platí pouze pro kanály příjemce a žadatele (\*CLUSRCVR, \*RCVR a \*RQSTR).

Možné hodnoty jsou:

#### **\* SYSDFTCHL**

Hodnota tohoto atributu se vezme z výchozího kanálu systému uvedeného typu.

#### **\* DFT**

Před vložení zprávy do cílové fronty se nekontroluje oprávnění.

#### **\* CTX**

Identifikátor uživatele v kontextové informaci se používá k zavedení oprávnění pro vložení zprávy.

Tento parametr nelze určit pro kanály typu (CHLTYPE) \*CLTCN, \*SDR, \*SVR, \*SVRCN nebo \*CLUSSDR.

### **Obtěkání pořadového čísla (SEQNUMWRAP)**

Uvádí maximální pořadové číslo zprávy. Když je maximum dosaženo, jsou pořadová čísla zalomena, aby začínala znovu od 1.

**Pozn.:** Maximální pořadové číslo zprávy není převoditelné; lokální a vzdálené kanály se musí zalomit na stejném čísle.

Možné hodnoty jsou:

#### **\* SYSDFTCHL**

Hodnota tohoto atributu se vezme z výchozího kanálu systému uvedeného typu.

#### **sequence-number-wrap-hodnota**

Uveďte hodnotu v rozsahu od 100 do 999999999.

Tento parametr nelze zadat pro typ kanálu (CHLTYPE) \*CLTCN nebo \*SVRCN.

### **Maximální délka zprávy (MAXMSGLEN)**

Uvádí maximální délku zprávy, která může být přenesena na kanálu. Ta je porovnána s hodnotou pro vzdálený kanál a skutečné maximum je nižší z těchto dvou hodnot.

Možné hodnoty jsou:

#### \* SYSDFTCHL

Hodnota tohoto atributu se vezme z výchozího kanálu systému uvedeného typu.

#### maximální-délka-zprávy

Uveďte hodnotu v rozsahu od 0 do 104857600. Hodnota 0 znamená, že maximální délka není omezena.

### Interval prezenčního signálu (HRTBTINTVL)

Uvádí čas v sekundách mezi toky prezenčních signálů předanými z odesílající sběrnice MCA, když na přenosové frontě nejsou žádné zprávy. Při vzájemné výměně prezenčních signálů může přijímající sběrnice MCA nastavit kanál do klidového stavu.

Možné hodnoty jsou:

#### \* SYSDFTCHL

Hodnota tohoto atributu se vezme z výchozího kanálu systému uvedeného typu.

#### pul-beat-interval

Uveďte hodnotu v rozsahu od 0 do 999999999. Hodnota 0 znamená, že nejsou provedeny žádné vzájemné výměny prezenčních signálů.

**Poznámka:** Z implementačních důvodů je maximální interval prezenčního signálu, který může být použit, 999999; hodnoty překračující tento interval jsou považovány za 999999.

### Rychlost netrvalých zpráv (NPMSPEED)

Uvádí, zda kanál podporuje rychlé netrvalé zprávy.

Možné hodnoty jsou:

#### \* SYSDFTCHL

Hodnota tohoto atributu se nezmění.

#### \* RYCHLÉ

Kanál podporuje rychlé netrvalé zprávy.

#### \* NORMÁLNÍ

Kanál nepodporuje rychlé netrvalé zprávy.

Tento parametr nelze zadat pro typ kanálu (CHLTYPE) \*CLTCN nebo \*SVRCN.

### Název klastru (CLUSTER)

Název klastru, do kterého kanál náleží. Maximální délka je 48 znaků a podřizuje se pravidlům pro pojmenování objektů MQ.

Tento parametr je platný pouze pro kanály \*CLUSSDR a \*CLUSRCVR. Pokud není parametr CLUSNL prázdný, musí být tento parametr prázdný.

Možné hodnoty jsou:

#### \* SYSDFTCHL

Hodnota tohoto atributu se vezme z výchozího kanálu systému uvedeného typu.

#### \* ŽÁDNÉ

Není uveden žádný název klastru.

#### jméno-klastru

Název klastru, do kterého kanál náleží. Maximální délka je 48 znaků a podřizuje se pravidlům pro pojmenování objektů MQ.

### Seznam názvů klastru (CLUSNL)

Název specifikující seznam názvů klastrů, kterému odpovídá daný kanál

Tento parametr je platný pouze pro kanály \*CLUSSDR a \*CLUSRCVR. Pokud není parametr CLUSTER prázdný, musí být tento parametr prázdný.

Možné hodnoty jsou:

**\* SYSDFTCHL**

Hodnota tohoto atributu se vezme z výchozího kanálu systému uvedeného typu.

**\* ŽÁDNÉ**

Není uveden žádný seznam názvů klastru.

**seznam\_klastru-seznam**

Název seznamu názvů uvádějícího seznam klastrů, ke kterým kanál náleží. Maximální délka je 48 znaků a podřizuje se pravidlům pro pojmenování objektů MQ.

## Priorita síťového připojení (NETPRTY)

Priorita pro připojení do sítě. Pokud je k dispozici více cest, tak distribuované vytváření front vybírá cestu s nejvyšší prioritou. Hodnota musí být v rozsahu mezi 0 a 9, kde 0 je nejnižší priorita.

Tento parametr je platný pouze pro kanály \*CLUSRCVR.

Možné hodnoty jsou:

**\* SYSDFTCHL**

Hodnota tohoto atributu se vezme z výchozího kanálu systému uvedeného typu.

**priorita-připojení-sítě**

Uveďte hodnotu v rozsahu 0 až 9; 0 je nejnižší priorita.

## SSL CipherSpec (SSLCIPH)

SSLCIPH uvádí CipherSpec použitou při vyjednávání kanálu pomocí SSL. Možné hodnoty jsou:

**\* SYSDFTCHL**

Hodnota tohoto atributu se vezme z výchozího kanálu systému uvedeného typu.

**CipherSpec**

Název CipherSpec.

**Poznámka:** V produktu IBM MQ 8.0.0, opravná sada Fix Pack 2 je protokol SSLv3 a použití některých IBM MQ CipherSpecs zamítnuto. Další informace viz [Zamítnuté CipherSpecs](#).

## Ověřování klienta SSL (SSLCAUTH)

SSLCAUTH uvádí, zda by měl kanál provádět ověření klienta pomocí SSL. Parametr se používá pouze pro kanály s uvedeným SSLCIPH.

Možné hodnoty jsou:

**\* SYSDFTCHL**

Hodnota tohoto atributu se vezme z výchozího kanálu systému uvedeného typu.

**\* POŽADOVÁNO**

Ověření klienta je požadováno.

**\* VOLITELNÉ**

Ověření klienta je volitelné.

Tento parametr nelze určit pro kanály typu (CHLTYPE) \*SDR, \*CLTCN nebo \*CLUSSDR.

## Název partnera SSL (SSLPEER)

SSLPEER uvádí název rovnocenného uzlu X500 použitého při vyjednávání kanálu pomocí SSL. Možné hodnoty jsou:

### \* SYSDFTCHL

Hodnota tohoto atributu se vezme z výchozího kanálu systému uvedeného typu.

### x500peername

Název rovnocenného uzlu X500, který se má použít.

**Poznámka:** Alternativním způsobem omezení připojení k kanálům pomocí porovnání s rozlišujícím názvem SSL nebo TLS je použití záznamů ověření kanálu. U záznamů ověření kanálu lze na stejný kanál použít různé vzory rozlišujících názvů předmětů SSL nebo TLS. Je-li pro použití stejného kanálu použit oba SSLPEER a záznam ověření kanálu, musí se příchozí certifikát shodovat s oběma vzory, aby se mohl připojit. Další informace naleznete v tématu [Záznamy ověřování kanálu](#).

## Lokální komunikační adresa (LOCLADDR)

Uvádí lokální komunikační adresu pro kanál.

Tento parametr je platný pouze pro kanály \*SDR, \*SVR, \*RQSTR, \*CLUSSDR, \*CLUSRCVR a \*CLTCN.

Možné hodnoty jsou:

### \* STEJNÉ

Atribut se nemění.

### \* ŽÁDNÉ

Připojení je prázdné.

### lokální adresa

Platná pouze pro typ přenosu TCP/IP. Uveďte volitelnou adresu IP a volitelný port nebo rozsah portů použitých pro odchozí komunikace TCP/IP. Formát je:

```
LOCLADDR([ip-addr][ (low-port[, high-port]) ][, [ip-addr][ (low-port[, high-port]) ]])
```

## Interval prezenčního signálu dávky (BATCHHB)

Čas v milisekundách použitý k určení, zda se na tomto kanálu vyskytne prezenční signál dávky. Prezenční signál dávky umožňuje kanálům typu odesílatele určit, zda je vzdálená instance kanálu stále aktivní, dříve než vzniknou pochybnosti. Prezenční signál dávky se vyskytne, pokud kanál typu odesílatele nekomunikoval se vzdáleným kanálem v uvedeném čase.

Možné hodnoty jsou:

### \* SYSDFTCHL

Hodnota tohoto atributu se vezme z výchozího kanálu systému uvedeného typu.

### interval prezenčního signálu dávky

Uveďte hodnotu v rozsahu od 0 do 999999999. Hodnota 0 indikuje, že se prezenční signál nepoužívá.

**Poznámka:** Z implementačních důvodů je maximální interval prezenčního signálu dávky, který může být použit, 999999; hodnoty překračující tento interval jsou považovány za 999999.

Tento parametr nelze určit pro kanály typu (CHLTYPE) \*RCVR, \*RQSTR, \*CLTCN nebo \*SVRCN.

## Identifikátor uživatele úlohy (USERID)

Je použito agentem oznamovacího kanálu při pokusu zahájit zabezpečenou relaci 6.2 se vzdáleným agentem oznamovacího kanálu.

Tento parametr je platný pouze pro kanály s typem kanálu (CHLTYPE) \*SDR, \*SVR, \*RQSTR, \*CLTCN nebo \*CLUSSDR.

I když je maximální délka atributu 12 znaků, je použito pouze prvních 10 znaků.

Možné hodnoty jsou:

### \* SYSDFTCHL

Hodnota tohoto atributu se vezme z výchozího kanálu systému uvedeného typu.

### \* ŽÁDNÉ

Není zadán žádný identifikátor uživatele.

### identifikátor-uživatele

Uveďte identifikátor uživatele úlohy.

## Heslo (PASSWORD)

Je použito agentem oznamovacího kanálu při pokusu zahájit zabezpečenou relaci 6.2 se vzdáleným agentem oznamovacího kanálu.

Tento parametr je platný pouze pro kanály s typem kanálu (CHLTYPE) \*SDR, \*SVR, \*RQSTR, \*CLTCN nebo \*CLUSSDR.

I když je maximální délka atributu 12 znaků, je použito pouze prvních 10 znaků.

Možné hodnoty jsou:

### \* SYSDFTCHL

Hodnota tohoto atributu se vezme z výchozího kanálu systému uvedeného typu.

### \* ŽÁDNÉ

Není zadáno žádné heslo.

### Heslo

Zadejte heslo.

## Interval udržení aktivity (KAINT)

Uvádí interval časování udržení aktivity pro tento kanál.

Možné hodnoty jsou:

### \* SYSDFTCHL

Hodnota tohoto atributu se vezme z výchozího kanálu systému pro typ vytvářeného kanálu.

### \* AUTOMATICKY

Interval udržení aktivity je počítán na základě vyjednané hodnoty prezenčního signálu následujícím způsobem:

- Pokud je vyjednaná hodnota HBINT větší než 0, interval udržení aktivity je nastaven na hodnotu plus 60 sekund.
- Pokud je vyjednaná hodnota HBINT 0, je použita hodnota hodnotou uvedenou příkazem KEEPALIVEOPTIONS v sadě konfiguračních dat profilu TCP.

### keep-alive-interval

Uveďte hodnotu v rozsahu od 0 do 99999.

## Kompresa záhlaví (COMPHDR)

Seznam technik komprese dat hlavičky podporovaných kanálem.

Pro typy kanálu odesílatel, server, odesílatel klastru, příjemce klastru a připojení klienta (\*SDR, \*SVR, \*CLUSSDR, \*CLUSRCVR a \*CLTCN) jsou uvedené hodnoty v pořadí preferencí s první technikou komprese podporovanou vzdáleným ukončením použitého kanálu.

Možné hodnoty jsou:

### \* SYSDFTCHL

Hodnota tohoto atributu se vezme z výchozího kanálu systému uvedeného typu.

### \* ŽÁDNÉ

Neprovádí se žádná komprese dat hlavičky.

### \* SYSTÉM

Provádí se komprese dat hlavičky.



## Kompresa zpráv (COMPMSG)

Seznam technik komprese dat zprávy podporovaných kanálem.

Pro typy kanálu odesílatel, server, odesílatel klastru, příjemce klastru a připojení klienta (\*SDR, \*SVR, \*CLUSDR, \*CLUSRCVR a \*CLTCN) jsou uvedené hodnoty v pořadí preferencí s první technikou komprese podporovanou vzdáleným ukončením použitého kanálu.

Možné hodnoty jsou:

### \* SYSDFTCHL

Hodnota tohoto atributu se vezme z výchozího kanálu systému uvedeného typu.

### \* ŽÁDNÉ

Neprovádí se žádná komprese dat zprávy.

### \* RLE

Kompresa dat zprávy se provádí pomocí kódování délky spuštění.

### \* ZLIBFAST

Kompresa dat zprávy se provádí pomocí techniky komprese zlib. Preferuje se rychlá komprese.

### \* ZLIBHIGH

Kompresa dat zprávy se provádí pomocí techniky komprese zlib. Preferuje se vysoká úroveň komprese.

### \* ANY

Může být použita libovolná technika komprese podporovaná správcem front. Platná pouze typy kanálu Příjemce, Žadatel a Připojení serveru.

## Monitorování kanálu (MONCHL)

Řídí shromažďování online monitorovacích dat.

Online monitorovací data se neshromažďují, když je atribut správce front MONCHL nastaven na \*NONE.

Možné hodnoty jsou:

### \* SYSDFTCHL

Hodnota tohoto atributu se vezme z výchozího kanálu systému uvedeného typu.

### \* QMGR

Shromažďování online monitorovacích dat je zděděno z nastavení atributu správce front MONCHL.

### \* ŽÁDNÉ

Shromažďování online monitorovacích dat je pro tento kanál vypnuto.

### \* NÍZKÉ

Shromažďování monitorovacích dat je zapnuto s nízkým poměrem shromažďování dat.

### \* STŘEDNÍ

Shromažďování monitorovacích dat je zapnuto se středním poměrem shromažďování dat.

### \* VYSOKÁ

Shromažďování monitorovacích dat je zapnuto s vysokým poměrem shromažďování dat.

Tento parametr nelze zadat pro typ kanálu (CHLTYPE) \*CLTCN.

## Statistika kanálů (STATCHL)

Řídí shromažďování statistických dat.

Statistická data se neshromažďují, když je atribut správce front STATCHL nastaven na \*NONE.

Možné hodnoty jsou:

### \* SYSDFTCHL

Hodnota tohoto atributu se vezme z výchozího kanálu systému uvedeného typu.

**\* QMGR**

Shromažďování statistických dat je založeno na nastavení atributu správce front STATCHL.

**\* ŽÁDNÉ**

Shromažďování statistických dat je pro tento kanál vypnuto.

**\* NÍZKÉ**

Shromažďování statistických dat je zapnuto s nízkým poměrem shromažďování dat.

**\* STŘEDNÍ**

Shromažďování statistických dat je zapnuto se středním poměrem shromažďování dat.

**\* VYSOKÁ**

Shromažďování statistických dat je zapnuto s vysokým poměrem shromažďování dat.

Tento parametr nelze zadat pro typ kanálu (CHLTYPE) \*CLTCN nebo \*SVRCN.

### **Pořadí pracovních zátěží klastru (CLWLRANK)**

Uvádí úroveň vytížení klastru kanálu.

Možné hodnoty jsou:

**\* SYSDFTCHL**

Hodnota tohoto atributu se vezme z výchozího kanálu systému uvedeného typu.

**cluster-workload-rank**

Úroveň vytížení klastru kanálu je v rozsahu 0 až 9.

### **Priorita pracovní zátěže klastru (CLWLPRTY)**

Uvádí prioritu vytížení klastru kanálu.

Možné hodnoty jsou:

**\* SYSDFTCHL**

Hodnota tohoto atributu se vezme z výchozího kanálu systému uvedeného typu.

**cluster-workload-rank**

Priorita vytížení klastru kanálu je v rozsahu 0 až 9.

### **Váha kanálu klastru (CLWLWGHT)**

Uvádí váhu vytížení klastru kanálu.

Možné hodnoty jsou:

**\* SYSDFTCHL**

Hodnota tohoto atributu se vezme z výchozího kanálu systému uvedeného typu.

**cluster-workload-rank**

Váha vytížení klastru kanálu je v rozsahu od 1 do 99.

### **Sdílení konverzací (SHARECNV)**

Uvádí maximální počet konverzací, které mohou být sdíleny přes konkrétní instanci (soket) kanálu klienta TCP/IP.

Tento parametr je platný pro kanály s CHLTYPE definovaným jako \*CLTCN nebo \*SVRCN.

Možné hodnoty jsou:

**\* SYSDFTCHL**

Hodnota tohoto atributu se vezme z výchozího kanálu systému uvedeného typu.

**0**

Neuvádí žádné sdílení konverzací přes soket TCP/IP. Instance kanálu je spuštěna v režimu starším než IBM WebSphere MQ 7.0, pokud jde o:

- Zastavení a uvedení do klidového stavu administrátorem
- Synchronizační signály
- Dopředné čtení

## 1

Neuvádí žádné sdílení konverzací přes soket TCP/IP. K dispozici jsou synchronizační signály klienta a dopředné čtení bez ohledu na to, zda jde o volání MQGET či nikoli, a uvedení kanálu do klidového stavu lze lépe kontrolovat.

### **sdílené-konverzace**

Počet sdílených konverzací v rozsahu od 2 do 999999999.

**Poznámka:** Pokud se hodnota SHARECNV připojení klienta neshoduje s hodnotou SHARECNV připojení k serveru, použije se nižší z těchto dvou hodnot.

## **Řízení vlastností (PROPCTL)**

Uvádí, co se stane s vlastnostmi zprávy, když je zpráva odeslána správci front V6, nebo dřívější verze (správce front, který nerozumí konceptu deskriptoru vlastností).

Možné hodnoty jsou:

### **\* SYSDFTCHL**

Hodnota tohoto atributu se vezme z výchozího kanálu systému uvedeného typu.

### **\* COMPAT**

Obsahuje-li zpráva vlastnost s předponou "mcd.", "jms.", "usr." nebo "mqext.", pak všechny volitelné vlastnosti zprávy, kromě těch v deskriptoru zprávy (nebo přípony) budou umístěny v jedné nebo více hlavičkách MQRFH2 v datech zprávy dříve než bude zpráva odeslána vzdálenému správci dat.

### **\* ŽÁDNÉ**

Všechny vlastnosti zprávy, kromě těch v deskriptoru zprávy (nebo přípony) budou odstraněny ze zprávy před jejím odesláním vzdálenému správci dat.

### **\*ALL**

Všechny vlastnosti zprávy budou zahrnuty ve zprávě, jakmile bude odeslána vzdálenému správci dat. Vlastnosti, kromě těch v deskriptoru zprávy (nebo přípony), budou umístěny v jedné nebo více hlavičkách MQRFH2 v datech zprávy.

## **Maximum instancí (MAXINST)**

Uvádí maximální počet klientů, kteří se mohou simultánně připojit ke správci fronty přes objekt kanálu připojení serveru.

Tento atribut je platný pouze pro kanály připojení serveru.

Možné hodnoty jsou:

### **\* SYSDFT**

Hodnota tohoto atributu se vezme z výchozího kanálu systému uvedeného typu.

### **maximum-instance**

Uvádí maximální počet simultánních instancí kanálu v rozsahu od 0 do 9999999.

Hodnota nula předchází všechny přístupy klienta. Pokud je hodnota zmenšena pod počet aktuálně spuštěných instancí kanálu připojení serveru, spuštěné kanály to neovlivní, ale nové instance nebude možné spustit, dokud aktuálně existující nebudou vypnuty.

## **Maximum instancí na klienta (MAXINSTC)**

Uvádí maximální počet simultánních instancí individuálního kanálu připojení k serveru, které lze spustit z jednotlivého klienta.

V tomto kontextu jsou vícenásobné připojení klienta, vycházející ze stejné adresy vzdálené sítě, považovány za jednoho klienta.

Tento atribut je platný pouze pro kanály připojení serveru.

Možné hodnoty jsou:

**\* SYSDF**

Hodnota tohoto atributu se vezme z výchozího kanálu systému uvedeného typu.

**Maximum-instances-per-client**

Maximální počet simultánních instancí kanálu, které lze spustit z jednotlivého klienta v rozsahu od 0 do 99999999.

Hodnota nula předchází všechny přístupy klienta. Pokud je hodnota zmenšena pod počet aktuálně spuštěných instancí kanálu připojení serveru z jednotlivého klienta, spuštěné kanály to neovlivní, ale nové instance nebude možné spustit, dokud aktuálně existující nebudou vypnuty.

## Váha kanálu klienta (CLNTWGHT)

Vážený atribut kanálu klienta je používán, takže definice kanálu klienta lze vybrat náhodně, v závislosti na jejich vážení, kdy bude k dispozici více než jedna odpovídající definice.

Možné hodnoty jsou:

**\* SYSDF**

Hodnota tohoto atributu se vezme z výchozího kanálu systému uvedeného typu.

**client-channel-váha**

Váha kanálu klienta je v rozsahu od 0 do 99.

## Afinita připojení (AFFINITY)

Hodnota afinity kanálu slouží k tomu, aby si aplikace klienta, které se opakovaně připojují pomocí téhož názvu správce front, mohly vybrat, zda má být při každém připojení použita táž definice kanálu klienta.

Možné hodnoty jsou:

**\* SYSDF**

Hodnota tohoto atributu se vezme z výchozího kanálu systému uvedeného typu.

**\* UPŘEDNOSTŇOVÁNO**

První připojení v procesu čtení tabulky CCDT (Client Channel Definition table) vytváří seznam použitelných definic založených na vážení s příslušnými definicemi CLNTWGHT (0) jako první a v abecedním pořadí. Každé připojení v procesu se pokusí připojit pomocí první definice v seznamu. Pokud se navázání připojení nezdaří, je použita další definice. Neúspěšné definice CLNTWGHT(0) jsou přesunuty na konec seznamu. Definice CLNTWGHT(0) zůstávají na začátku seznamu a jsou vybrány jako první pro každé připojení.

**\* ŽÁDNÉ**

První připojení v procesu, které čte tabulku CCDT, vytvoří seznam použitelných definic. Všechny připojení v procesu vybírají aplikovatelnou definici, v závislosti na vážení s jakýmkoliv aplikovatelnými definicemi CLNTWGHT(0), vybranými jako první v abecedním pořadí.

## Limit dávkových dat (BATCLIM)

Limit pro množství dat v kilobajtech, která lze odeslat prostřednictvím kanálu před provedením bodu synchronizace. Bod synchronizace se provede po zprávě, která způsobí dosažení limitu zpráv proteklých kanálem. Hodnota nula v tomto atributu znamená, že pro dávky přes tento kanál se nepoužije žádné omezení dat.

Dávka bude ukončena, je-li splněna jedna z následujících podmínek:

- Zprávy BATCHSZ byly odeslány.
- Bylo odesláno BATCLIM bajtů.
- Přenosová fronta je prázdná a BATCHINT byl překročen.

Tento parametr je platný pouze pro kanály s typem kanálu (CHLTYPE) SDR, SVR, CLUSSDR nebo CLUSRCVR.

Hodnota musí být v rozsahu 0 až 999999. Výchozí hodnota je 5000.

Tento parametr je podporován na všech platformách.

Možné hodnoty jsou:

**\* SYSDFTCHL**

Hodnota tohoto atributu se vezme z výchozího kanálu systému uvedeného typu.

**batch-data-limit**

Uveďte hodnotu v rozsahu od 0 do 999999.

Tento parametr může být zadán pouze pro typy kanálů (CHLTYPE) \*SDR, \*SVR, \*CLUSSDR nebo \*CLUSRCVR.

## Počet nevyřízených resetů seqence (RESETSEQ)

Nevyřízené obnovení pořadového čísla.

Toto je pořadové číslo z nevyřízeného požadavku, které informuje o tom, že se čeká na zpracování uživatelského požadavku na příkaz RESET CHANNEL.

Možná hodnota je:

**nevyřízené-reset-pořadové-číslo**

Nulová hodnota znamená, že neexistuje žádný nevyřízený příkaz RESET CHANNEL. Možný rozsah hodnot je od 1 do 999999999.

## Výchozí opakované připojení klienta (DFTRECON)

Určuje, zda se klientské připojení automaticky znovu připojí k aplikaci klienta, pokud se její připojení přeruší.

**\* SYSDFTCHL**

Hodnota tohoto atributu se vezme z výchozího kanálu systému uvedeného typu.

**\*NO**

Pokud není přepsáno produktem MQCONNX, klient se automaticky nepřipojí automaticky.

**\*YES**

Pokud není přepsáno produktem MQCONNX, klient se znovu připojí automaticky.

**\* QMGR**

Pokud nebude přepsán produktem MQCONNX, klient se znovu připojí automaticky, ale pouze se stejným správcem front. Volba QMGR má stejný účinek jako MQCNO\_RECONNECT\_Q\_MGR.

**\* VYPNUTO**

Opětovné připojení je zakázáno, i když je vyžádáno klientským programem pomocí volání modulu MQCONNX MQI.

Tento parametr je zadán pro kanál připojení klienta, (CHLTYPE) \*CLTCN

## Příklady

Není

## Chybové zprávy

Neznámý

## Vytvoření modulu listener MQ (CRTMQMLSR)

**Kde je povoleno spustit**

Všechna prostředí (\*ALL)

## Bezpečnost podprocesů

Ano

Příkaz Vytvoření listeneru MQ (CRTMQMLSR) vytváří novou definici listeneru MQ, s uvedením pouze těch atributů, které se liší od předvolby.

## Parametry

Klíčové slovo	Popis	Volby	Notes
<u>Číslo LSRNAME</u>	Název modulu listener	Hodnota znaku	Povinné, Klíč, Poziční 1
<u>MQMNAME</u>	Název správce front zpráv	<i>Hodnota znaku, *DFT</i>	Volitelný, Klíč, Poziční 2
<u>REPLACE</u>	Nahradit	<b>*NO, *YES</b>	Volitelné, Poziční 3
<u>TEXT</u>	Textový 'popis'	<i>Znaková hodnota, *BLANK, *SYSDFTLSR</i>	Volitelné, Poziční 4
<u>CONTROL</u>	Řízení listeneru	<b>*SYSDFTLSR, *MANUAL, *QMGR, *STARTONLY</b>	Volitelné, Poziční 5
<u>PORT</u>	Číslo portu	0-65535, <b>*SYSDFTLSR</b>	Volitelné, Poziční 6
<u>IPADDR</u>	IP adresa	<i>Znaková hodnota, *BLANK, *SYSDFTLSR</i>	Volitelné, Poziční 7
<u>BACKLOG</u>	Zpětný protokol listener	0-999999999, <b>*SYSDFTLSR</b>	Volitelné, Poziční 8

### Název modulu listener (LSRNAME)

Název nové definice listeneru MQ, která se má vytvořit.

Možné hodnoty jsou:

#### **název\_modulu\_listener**

Uveďte název definice listeneru. Maximální délka řetězce je 48 bajtů.

### Název správce front zpráv (MQMNAME)

Uvádí název správce front.

Možné hodnoty jsou:

#### **\* DFT**

Použití výchozího správce front.

#### **jméno-správce-front**

Název správce front zpráv.

### Nahradit (REPLACE)

Pokud již existuje definice listeneru se stejným názvem, tato volba uvádí, zda je nahrazena.

Možné hodnoty jsou:

#### **\*NO**

Tato definice nenahradí žádnou existující definici listeneru se stejným názvem. Příkaz selže, pokud jmenovaná definice listeneru již existuje.

**\*YES**

Nahradit existující definici listeneru. Pokud neexistuje žádná definice se stejným názvem, je vytvořena nová definice.

**Text 'description' (TEXT)**

Uvádí text, který stručně popisuje definici listeneru.

**Pozn.:** Délka pole je 64 bajtů a maximální počet znaků se sníží, pokud systém používá dvoubajtovou znakovou sadu (DBCS).

Možné hodnoty jsou:

**\* SYSDFTLSR**

Hodnota tohoto atributu se vezme z předvoleného listeneru systému.

**\* PRÁZDNÝ**

Text je nastavený na prázdný řetězec.

**description**

Uveďte novou popisnou informaci.

**Řízení listeneru (CONTROL)**

Zda je listener spuštěn automaticky při spuštění správce front.

Možné hodnoty jsou:

**\* SYSDFTLSR**

Hodnota pro tento atribut se vezme z předvoleného listeneru systému.

**\* RUČNÍ**

Listener není automaticky spuštěn nebo zastaven.

**\* QMGR**

Listener je spuštěn a zastaven, když je správce front spuštěn a zastaven.

**\* POUZE START\_**

Listener je spuštěn, když je správce front spuštěn, ale není požadováno jeho zastavení, když je správce front zastaven.

**Číslo portu (PORT)**

Číslo portu, který má listener použít.

Možné hodnoty jsou:

**\* SYSDFTLSR**

Hodnota pro tento atribut se vezme z předvoleného listeneru systému.

**číslo-portu**

Číslo portu, který se má použít.

**Adresa IP (IPADDR)**

IP adresa, kterou má listener použít.

Možné hodnoty jsou:

**\* SYSDFTLSR**

Hodnota pro tento atribut se vezme z předvoleného listeneru systému.

**adresa IP**

IP adresa, která se má použít.

## Nevyřízené požadavky modulu listener (BACKLOG)

Počet požadavků na souběžné připojení, které listener podporuje.

Možné hodnoty jsou:

### \* SYSDFTLSR

Hodnota pro tento atribut se vezme z předvoleného listeneru systému.

### Nevyřízené položky

Počet podporovaných požadavků na souběžné připojení.

## Příklady

Není

## Chybové zprávy

Neznámý

## Vytvoření seznamu názvů MQ (CRTMQMNL)

### Kde je povoleno spustit

Všechna prostředí (\*ALL)

### Bezpečnost podprocesů

Ano

Příkaz Vytvoření seznamu názvů MQ (CRTMQMNL) vytvoří nový seznam názvů produktu MQ . Seznam názvů je objekt MQ , který obsahuje seznam dalších objektů produktu MQ . Typicky jsou seznamy názvů používány aplikacemi, například monitory spouštěčů, kde se používají k identifikaci skupiny front. Seznam názvů je udržován nezávisle na aplikacích, a proto jej můžete aktualizovat, aniž by byla zastavena žádná z aplikací, které ji používají.

## Parametry

Klíčové slovo	Popis	Volby	Notes
<u>Namelist</u> , Seznam názvů	Seznam názvů	Hodnota znaku	Povinné, Klíč, Poziční 1
<u>MQMNAME</u>	Název správce front zpráv	<i>Hodnota znaku</i> , *DFT	Volitelný, Klíč, Poziční 2
<u>REPLACE</u>	Nahradit	*NO, *YES	Volitelné, Poziční 3
<u>TEXT</u>	Textový 'popis'	<i>Znaková hodnota</i> , *BLANK, *SYSDFTNL	Volitelné, Poziční 4
<u>NAMES</u>	Seznam jmen	Hodnoty (až do 256 opakování): <i>Hodnota znaku</i> , *BLANKS, *SYSDFTNL, *NONE	Volitelné, Poziční 5

## Seznam názvů (NAMELIST)

Název seznamu názvů, který má být vytvořen.

### seznam názvů

Zadejte název seznamu názvů. Maximální délka řetězce je 48 bajtů.

## Název správce front zpráv (MQMNAME)

Uvádí název správce front zpráv.



Možné hodnoty jsou:

**\* DFT**

Použije se výchozí správce front.

**jméno-správce-front-zpráv**

Uvedte název správce front.

## Nahradit (REPLACE)

Uvádí, zda by nový seznam názvů měl nahradit existující seznam názvů se stejným názvem.

**\*NO**

Existující seznam názvů nenahrazujte. Příkaz selže, pokud pojmenovaný seznam názvů již existuje.

**\*YES**

Nahradit stávající seznam názvů. Pokud neexistuje žádný seznam názvů se stejným názvem, vytvoří se nový seznam názvů.

## Text 'description' (TEXT)

Určuje text, který stručně popisuje seznam názvů.

**Pozn.:** Délka pole je 64 bajtů a maximální počet znaků se sníží, pokud systém používá dvoubajtovou znakovou sadu (DBCS).

**\* SYSDFTNL**

Hodnota atributu se vezme z výchozího seznamu názvů systému.

**description**

Uvedte maximálně 64 znaků uzavřených v apostrofech.

## Seznam názvů (NAMES)

Seznam názvů. Jedná se o seznam názvů, které mají být vytvořeny. Názvy mohou být libovolného typu, ale musí odpovídat pravidlům pro pojmenování objektů MQ .

**\* SYSDFTNL**

Hodnota atributu se vezme z výchozího seznamu názvů systému.

**seznam názvů**

Seznam, který se má vytvořit. Prázdný seznam je platný.

## Příklady

Není

## Chybové zprávy

Neznámý

## Vytvoření procesu MQ (CRTMQMPCRC)

**Kde je povoleno spustit**

Všechna prostředí (\*ALL)

**Bezpečnost podprocesů**

Ano

Příkaz Vytvoření procesu MQ (CRTMQMPCRC) vytvoří novou definici procesu MQ uvedením těchto atributů, které se liší od výchozí definice.

## Parametry

Klíčové slovo	Popis	Volby	Notes
<u>NÁZEV TISKÁRNY</u>	Název procesu	Hodnota znaku	Povinné, Klíč, Poziční 1
<u>MQMNAME</u>	Název správce front zpráv	<i>Hodnota znaku, *DFT</i>	Volitelný, Klíč, Poziční 2
<u>REPLACE</u>	Nahradit	<b>*NO, *YES</b>	Volitelné, Poziční 3
<u>TEXT</u>	Textový 'popis'	<i>Hodnota znaku, *BLANK, *SYSDFTPRC</i>	Volitelné, Poziční 4
<u>TYP APLIKACE</u>	Typ aplikace	<i>Celé číslo, *SAME, *CICS, *MVS, *IMS, *OS2, *DOS, *UNIX, *QMGR, *OS400, *WINDOWS, *CICS_VSE, *WINDOWS_NT, *VMS, *NSK, *VOS, *IMS_BRIDGE, *XCF, *CICS_BRIDGE, *NOTES_AGENT, *BROKER, *JAVA, *DQM</i>	Volitelné, Poziční 5
<u>AppID</u>	Identifikátor aplikace	<i>Hodnota znaku, *SYSDFTPRC</i>	Volitelné, Poziční 6
<u>USRDMATA</u>	Data uživatele	<i>Hodnota znaku, *SYSDFTPRC, *NONE</i>	Volitelné, Poziční 7
<u>EnvData</u>	Data prostředí	<i>Hodnota znaku, *SYSDFTPRC, *NONE</i>	Volitelné, Poziční 8

### Název procesu (PRCNAME)

Název nové definice procesu produktu MQ , která má být vytvořena.

Možné hodnoty jsou:

#### jméno-procesu

Určete název nové definice procesu MQ . Název může obsahovat až 48 znaků.

### Název správce front zpráv (MQMNAME)

Uvádí název správce front.

Možné hodnoty jsou:

#### \* DFT

Použít výchozího správce front.

#### jméno-správce-front

Název správce front zpráv.

### Nahradit (REPLACE)

Pokud již definice procesu se stejným názvem již existuje, určuje, zda bude nahrazen.

Možné hodnoty jsou:

**\*NO**

Tato definice nenahradí žádnou existující definici procesu se stejným názvem. Příkaz selže, pokud jmenovaná definice procesu již existuje.

**\*YES**

Nahradit existující definici procesu. Pokud neexistuje žádná definice se stejným názvem, je vytvořena nová definice.

**Text 'description' (TEXT)**

Uvádí text, který stručně popisuje definici procesu.

**Pozn.:** Délka pole je 64 bajtů a maximální počet znaků se sníží, pokud systém používá dvoubajtovou znakovou sadu (DBCS).

Možné hodnoty jsou:

**\* SYSDFTPRC**

Hodnota tohoto atributu je převzata z výchozího procesu systému.

**\* PRÁZDNÝ**

Text je nastavený na prázdný řetězec.

**description**

Uveďte novou popisnou informaci.

**Typ aplikace (APPTYPE)**

Typ spuštěné aplikace.

Možné hodnoty jsou:

**\* SYSDFTPRC**

Hodnota pro tento atribut je převzata z výchozího procesu systému.

**\*CICS**

Reprezentuje aplikaci produktu CICS/400 .

**\* MVS**

Reprezentuje aplikaci MVS.

**\*IMS**

Reprezentuje aplikaci produktu IMS .

**\*OS2**

Reprezentuje aplikaci OS/2.

**\* DOS**

Reprezentuje aplikaci DOS.

**\*UNIX**

Reprezentuje aplikaci produktu UNIX .

**\* QMGR**

Reprezentuje správce front.

**\*OS400**

Reprezentuje aplikaci produktu IBM i .

**\* OKNA**

Reprezentuje aplikaci produktu Windows .

**\*CICS\_VSE**

Reprezentuje aplikaci produktu CICS/VSE .

**\* WINDOWS\_NT**

Reprezentuje aplikaci produktu Windows NT .

**\* VMS**

Reprezentuje aplikaci VMS.

**\* NSK**

Reprezentuje aplikaci Tandem/NSK.

**\* VOS**

Reprezentuje aplikaci VOS.

**\* IMS\_BRIDGE**

Reprezentuje aplikaci mostu IMS.

**\* XCF**

Reprezentuje aplikaci XCF.

**\*CICS\_BRIDGE**

Reprezentuje aplikaci produktu CICS bridge .

**\* AGENT NOTES\_AGENTA**

Reprezentuje aplikaci produktu Lotus Notes .

**\* ZPROSTŘEDKOVATEL**

Reprezentuje aplikaci zprostředkovatele.

**\* JAVA**

Reprezentuje aplikaci produktu Java .

**\* DQM**

Reprezentuje aplikaci DQM.

**uživatel-hodnota**

Uživatelsky definovaný typ aplikace v rozsahu 65536 až 999999999.

Hodnoty v tomto rozsahu se netestují a jakákoli jiná hodnota je akceptována.

## **Identifikátor aplikace (APPID)**

Identifikátor aplikace. Jedná se o název aplikace, která má být spuštěna, na platformě, pro kterou se příkaz zpracovává. Obvykle se jedná o název programu a název knihovny.

Možné hodnoty jsou:

**\* SYSDFTPRC**

Hodnota pro tento atribut je převzata z výchozího procesu systému.

**id-aplikace**

Maximální délka je 256 znaků.

## **Uživatelská data (USRDATA)**

Znakový řetězec, který obsahuje informace o uživateli vztahující se k aplikaci, jak je definováno APPID, ke spuštění.

Možné hodnoty jsou:

**\* SYSDFTPRC**

Hodnota pro tento atribut je převzata z výchozího procesu systému.

**\* ŽÁDNÉ**

Uživatelská data jsou prázdná.

**uživatelská-data**

Uveďte až 128 znaků uživatelských dat.

## **Data prostředí (ENVDATA)**

Znakový řetězec, který obsahuje informace o prostředí vztahující se k aplikaci, jak je definováno APPID, ke spuštění.

Možné hodnoty jsou:

**\* SYSDFTPRC**

Hodnota pro tento atribut je převzata z výchozího procesu systému.

**\* ŽÁDNÉ**

Data prostředí jsou prázdná.

**prostředí-data**

Maximální délka je 128 znaků.

**Příklady**

Není

**Chybové zprávy**

Neznámý

**Vytvoření fronty MQ (CRTMQMQ)****Kde je povoleno spustit**

Všechna prostředí (\*ALL)

**Bezpečnost podprocesů**

Ano

Příkaz Vytvoření fronty MQ (CRTMQMQ) vytváří definici fronty s uvedenými atributy. Všechny atributy, které nejsou uvedeny, se nastaví na hodnoty výchozí pro typ fronty, kterou vytváříte.

**Parametry**

<b>Klíčové slovo</b>	<b>Popis</b>	<b>Volby</b>	<b>Notes</b>
<u>QNAME</u>	Název fronty	Hodnota znaku	Povinné, Klíč, Poziční 1
<u>QTYPE</u>	Typ fronty	* ALS, * LCL, * MDL, * RMT	Povinné, Klíč, Poziční 2
<u>MQMNAME</u>	Název správce front zpráv	<i>Hodnota znaku</i> , *DFT	Volitelné, Klíč, Poziční 3
<u>REPLACE</u>	Nahradit	*NO, *YES	Volitelné, Poziční 4
<u>TEXT</u>	Textový 'popis'	<i>Znaková hodnota</i> , *BLANK, *SYSDFTQ	Volitelné, Poziční 5
<u>PUTENBL</u>	Vložení povoleno	*SYSDFTQ, *NO, *YES	Volitelné, Poziční 6
<u>DFTPTY</u>	Výchozí priorita zpráv	0-9, *SYSDFTQ	Volitelné, Poziční 7
<u>DFTMSGPST</u>	Výchozí trvalost zpráv	*SYSDFTQ, *NO, *YES	Volitelné, Poziční 8
<u>NÁZEV TISKÁRNY</u>	Název procesu	<i>Hodnota znaku</i> , *NONE, *SYSDFTQ	Volitelné, Poziční 9
<u>TRGENBL</u>	Spouštěč povolen	*SYSDFTQ, *NO, *YES	Volitelné, Poziční 10
<u>GETENBL</u>	Získání povoleno	*SYSDFTQ, *NO, *YES	Volitelné, Poziční 11
<u>SHARE</u>	Sdílení povoleno	*SYSDFTQ, *NO, *YES	Volitelné, Poziční 12
<u>DFTSHARE</u>	Výchozí volba sdílení	*SYSDFTQ, *NO, *YES	Volitelné, Poziční 13
<u>MSGDLYSEQ</u>	Pořadí doručení zpráv	*SYSDFTQ, *PTY, *FIFO	Volitelné, Poziční 14
<u>HDNBKTCNT</u>	Stvrdit počet odvolaných	*SYSDFTQ, *NO, *YES	Volitelné, Poziční 15

<b>Klíčové slovo</b>	<b>Popis</b>	<b>Volby</b>	<b>Notes</b>
<u>TRGTYPE</u>	Typ spouštěče	<b>*SYSDFTQ</b> , *FIRST, *ALL, *DEPTH, *NONE	Volitelné, Poziční 16
<u>TRGDEPTH</u>	Hloubka spouštěče	1-999999999, <b>*SYSDFTQ</b>	Volitelné, Poziční 17
<u>TRGMSGPTY</u>	Priorita zpráv spouštěče	0-9, <b>*SYSDFTQ</b>	Volitelné, Poziční 18
<u>TRGDATA</u>	Data spouštěče	<i>Hodnota znaku</i> , *NONE, <b>*SYSDFTQ</b>	Volitelné, Poziční 19
<u>RTNITV</u>	Interval uchování	0-999999999, <b>*SYSDFTQ</b>	Volitelné, Poziční 20
<u>MAXDEPTH</u>	Maximální hloubka fronty	0-999999999, <b>*SYSDFTQ</b>	Volitelné, Poziční 21
<u>MAXMSGLEN</u>	Maximální délka zprávy	0-104857600, <b>*SYSDFTQ</b>	Volitelné, Poziční 22
<u>BKTTHLD</u>	Práh vrácení	0-999999999, <b>*SYSDFTQ</b>	Volitelné, Poziční 23
<u>BKTQNAME</u>	Zpětné jméno přefrontování	<i>Hodnota znaku</i> , *NONE, <b>*SYSDFTQ</b>	Volitelné, Poziční 24
<u>INITQNAME</u>	Inicializační fronta	<i>Hodnota znaku</i> , *NONE, <b>*SYSDFTQ</b>	Volitelné, Poziční 25
<u>USAGE</u>	Použití	<b>*SYSDFTQ</b> , *NORMAL, *TMQ	Volitelné, Poziční 26
<u>DFNTYPE</u>	Typ definice	<b>*SYSDFTQ</b> , *TEMPDYN, *PERMDYN	Volitelné, Poziční 27
<u>TGTQNAME</u>	Cílový objekt	<i>Hodnota znaku</i> , <b>*SYSDFTQ</b>	Volitelné, Poziční 28
<u>RMTQNAME</u>	Vzdálená fronta	<i>Hodnota znaku</i> , <b>*SYSDFTQ</b> , *NONE	Volitelné, Poziční 29
<u>RMTMQMNAME</u>	Vzdálený správce front zpráv	<i>Hodnota znaku</i> , <b>*SYSDFTQ</b>	Volitelné, Poziční 30
<u>TMQNAME</u>	Přenosová fronta	<i>Hodnota znaku</i> , *NONE, <b>*SYSDFTQ</b>	Volitelné, Poziční 31
<u>HIGHHLD</u>	Hloubka fronty s prahovou hodnotou	0-100, <b>*SYSDFTQ</b>	Volitelné, Poziční 32
<u>LOWTHLD</u>	Nízká prahová hodnota hloubky fronty	0-100, <b>*SYSDFTQ</b>	Volitelné, Poziční 33
<u>ÚPLNÝ</u>	Události zaplnění fronty povoleny	<b>*SYSDFTQ</b> , *NO, *YES	Volitelné, Poziční 34
<u>HIGHEVT</u>	Události vysoké fronty povoleny	<b>*SYSDFTQ</b> , *NO, *YES	Volitelné, Poziční 35
<u>MALÉ VEDENÍ</u>	Události nízké fronty povoleny	<b>*SYSDFTQ</b> , *NO, *YES	Volitelné, Poziční 36
<u>SRVITV</u>	Servisní interval	0-999999999, <b>*SYSDFTQ</b>	Volitelné, Poziční 37

Klíčové slovo	Popis	Volby	Notes
<a href="#">SRVEVT</a>	Události servisního intervalu	<b>*SYSDFTQ</b> , *HIGH, *OK, *NONE	Volitelné, Poziční 38
<a href="#">SEZNAM DANŮ</a>	Podpora seznamu distribuce	<b>*SYSDFTQ</b> , *NO, *YES	Volitelné, Poziční 39
<a href="#">Klastr</a>	Jméno klastru	<i>Hodnota znaku</i> , <b>*SYSDFTQ</b> , *NONE	Volitelné, Poziční 40
<a href="#">CLUSNL</a>	Seznam jmen klastru	<i>Hodnota znaku</i> , *NONE, <b>*SYSDFTQ</b>	Volitelné, Poziční 41
<a href="#">DEFBIND</a>	Předvolená vazba	<b>*SYSDFTQ</b> , *OPEN, *NOTFIXED, *GROUP	Volitelné, Poziční 42
<a href="#">CLWLRANK</a>	Rozsah vytížení klastru	0-9, <b>*SYSDFTQ</b>	Volitelné, Poziční 43
<a href="#">CLWLPRTY</a>	Priorita vytížení klastru	0-9, <b>*SYSDFTQ</b>	Volitelné, Poziční 44
<a href="#">CLWLUSEQ</a>	Použití fronty vytížení klastru	<b>*SYSDFTQ</b> , *QMGR, *LOCAL, *ANY	Volitelné, Poziční 45
<a href="#">MONQ</a>	Monitorování fronty	<b>*SYSDFTQ</b> , *QMGR, *OFF, *LOW, *MEDIUM, *HIGH	Volitelné, Poziční 46
<a href="#">STATQ</a>	Statistiky fronty	<b>*SYSDFTQ</b> , *QMGR, *OFF, *ON	Volitelné, Poziční 47
<a href="#">ACCTQ</a>	Účtování fronty	<b>*SYSDFTQ</b> , *QMGR, *OFF, *ON	Volitelné, Poziční 48
<a href="#">NPMCLASS</a>	Třída netrvalých zpráv	<b>*SYSDFTQ</b> , *NORMAL, *HIGH	Volitelné, Poziční 49
<a href="#">MSGREADAHD</a>	Čtení zpráv předem	<b>*SYSDFTQ</b> , *DISABLED, *NO, *YES	Volitelné, Poziční 50
<a href="#">DFTPUTRESP</a>	Odezva výchozího umístění	*SYSDFTQ, <b>*SYNC</b> , *ASYN	Volitelné, Poziční 51
<a href="#">PROPCTL</a>	Řízení vlastnosti	<b>*SYSDFTQ</b> , *COMPAT, *NONE, *ALL, *FORCE, *V6COMPAT	Volitelné, Poziční 52
<a href="#">TARGTYPE</a>	Cílový typ	<b>*SYSDFTQ</b> , *QUEUE, *TOPIC	Volitelné, Poziční 53
<a href="#">Vlastní</a>	Vlastní atribut	<i>Znaková hodnota</i> , *BLANK, <b>*SYSDFTQ</b>	Volitelné, Poziční 54
<a href="#">CLCHNAME</a>	Název kanálu odesílatele klastru	<i>Hodnota znaku</i> , *NONE, <b>*SYSDFTQ</b>	Volitelné, Poziční 55

### Název fronty (QNAME)

Uvádí název definice fronty. Názvy front musejí být jedinečné. Jestliže definice fronty se stejným názvem již existuje, musíte uvést příkaz REPLACE(\*YES).

Název může obsahovat až 48 znaků.

**Pozn.:** Délka pole je 48 bajtů a maximální počet znaků se snižuje, pokud systém používá dvoubajtovou znakovou sadu (DBCS).

Možné hodnoty jsou:

**jméno-fronty**

Uvedte název nové fronty.

**Typ fronty (QTYPE)**

Uvádí typ fronty, která se má vytvořit.

Jestliže fronta již existuje, musí být uveden příkaz REPLACE(\*YES) a hodnot a uvedena příkazem QTYPE musí být typ existující fronty.

Možné hodnoty jsou:

**\*ALS**

Fronta alias.

**\*LCL**

Lokální fronta.

**\*RMT**

Vzdálená fronta.

**\*MDL**

Modelová fronta.

**Název správce front zpráv (MQMNAME)**

Uvádí název správce front zpráv.

Možné hodnoty jsou:

**\* DFT**

Použít výchozího správce front.

**jméno-správce-front**

Uvedte název správce front.

**Nahradit (REPLACE)**

Uvádí, zda nová fronta nahradí existující definici fronty se stejným názvem a typem.

Možné hodnoty jsou:

**\*NO**

Existující fronta se nenahradí. Příkaz selže, jestliže fronta s uvedeným názvem již existuje.

**\*YES**

Nahradte existující definici fronty s atributy FROMQ a uvedenými atributy.

Příkaz selže, jestliže nějaká aplikace má otevřenou frontu, nebo pokud změníte atribut USAGE.

**Poznámka:** Je-li fronta lokální frontou a fronta se stejným názvem již existuje, všechny zprávy, které jsou již v této frontě, jsou zachovány.

**Text 'description' (TEXT)**

Uvádí text, který stručně popisuje definici fronty.

Možné hodnoty jsou:

**\* SYSDFTQ**

Hodnota tohoto atributu je převzata z výchozí systémové fronty uvedeného typu.

**\* PRÁZDNÝ**

Text je nastavený na prázdný řetězec.



### **description**

Uveďte maximálně 64 znaků uzavřených v apostrofech.

**Pozn.:** Délka pole je 64 bajtů a maximální počet znaků se sníží, pokud systém používá dvoubajtovou znakovou sadu (DBCS).

### **Povolené operace Put (PUTENBL)**

Uvádí, zda zprávy lze vkládat do fronty.

**Pozn.:** Aplikační program může vydat volání MQSET, aby změnil hodnotu tohoto atributu.

Možné hodnoty jsou:

#### **\* SYSDFTQ**

Hodnota tohoto atributu je převzata z výchozí systémové fronty uvedeného typu.

#### **\*NO**

Zprávy nelze přidat do fronty.

#### **\*YES**

Zprávy mohou do fronty přidávat autorizované aplikace.

### **Výchozí priorita zprávy (DFTPTY)**

Uvádí výchozí prioritu zpráv vložených do fronty.

Možné hodnoty jsou:

#### **\* SYSDFTQ**

Hodnota tohoto atributu je převzata z výchozí systémové fronty uvedeného typu.

#### **priorita-hodnota**

Uveďte hodnotu v rozsahu od 0 do 9.

### **Výchozí trvalost zpráv (DFTMSGPST)**

Uvádí předvolbu pro trvalost zpráv ve frontě. Trvalost zprávy určuje, zda budou zprávy uchovány po restartu správce front.

Možné hodnoty jsou:

#### **\* SYSDFTQ**

Hodnota tohoto atributu je převzata z výchozí systémové fronty uvedeného typu.

#### **\*NO**

Standardně se zprávy ztratí po restartu správce front.

#### **\*YES**

Standardně se zprávy uchovávají po restartu správce front.

### **Název procesu (PRCNAME)**

Určuje lokální název procesu MQ, který identifikuje aplikaci, jež má být spuštěna při výskytu události spouštěče.

Proces nemusí být k dispozici, když se fronta vytváří, ale musí být k dispozici, aby mohla proběhnout událost spouštěče.

Možné hodnoty jsou:

#### **\* SYSDFTQ**

Hodnota tohoto atributu je převzata z výchozí systémové fronty uvedeného typu.

#### **\* ŽÁDNÉ**

Není uvedený žádný proces.

## **jméno-procesu**

Uveďte název procesu.

### **Aktivace povolena (TRGENBL)**

Uvádí, zda se zprávy spouštěče zapisují do inicializační fronty.

**Pozn.:** Aplikační program může vydat volání MQSET, aby změnil hodnotu tohoto atributu.

Možné hodnoty jsou:

#### **\* SYSDFTQ**

Hodnota tohoto atributu je převzata z výchozí systémové fronty uvedeného typu.

#### **\*NO**

Nezapisovat zprávy spouštěče do inicializační fronty.

#### **\*YES**

Spouštění je aktivní; zprávy spouštěče se zapisují do inicializační fronty.

### **Povolené získání (GETENBL)**

Uvádí, zda aplikacím má být povoleno získávat zprávy z této fronty.

**Pozn.:** Aplikační program může vydat volání MQSET, aby změnil hodnotu tohoto atributu.

Možné hodnoty jsou:

#### **\* SYSDFTQ**

Hodnota tohoto atributu je převzata z výchozí systémové fronty uvedeného typu.

#### **\*NO**

Aplikace nemohou načítat zprávy z fronty.

#### **\*YES**

Vhodně autorizované aplikace mohou načítat zprávy z fronty.

### **Sdílení povoleno (SHARE)**

Uvádí, zda více instancí aplikací může otevřít tuto frontu pro vstup.

Možné hodnoty jsou:

#### **\* SYSDFTQ**

Hodnota tohoto atributu je převzata z výchozí systémové fronty uvedeného typu.

#### **\*NO**

Pouze jediná instance aplikace může tuto frontu otevřít pro vstup.

#### **\*YES**

Více než jedna instance aplikace může tuto frontu otevřít pro vstup.

### **Výchozí volba sdílení (DFTSHARE)**

Uvádí výchozí volbu sdílení pro aplikace otevírající tuto frontu pro vstup.

Možné hodnoty jsou:

#### **\* SYSDFTQ**

Hodnota tohoto atributu je převzata z výchozí systémové fronty uvedeného typu.

#### **\*NO**

Otevřený požadavek je pro výhradní použití fronty pro vstup.

#### **\*YES**

Otevřený požadavek je pro sdílené použití fronty pro vstup.

## Posloupnost doručení zpráv (MSGDLYSEQ)

Uvádí pořadí doručení zpráv.

Možné hodnoty jsou:

**\* SYSDFTQ**

Hodnota tohoto atributu je převzata z výchozí systémové fronty uvedeného typu.

**\* PTY**

Zprávy jsou v rámci priority doručovány v logice FIFO (first-in-first-out).

**\* FIFO**

Zprávy jsou doručovány s logikou FIFO nehledě na prioritu.

## Počet vrácení zápočtu (HDNBKTCNT)

Uvádí, zda počet vypuštěných zpráv by se měl ukládat (utvrzovat) přes restarty správce front zpráv.

**Pozn.:** Na IBM MQ for IBM i je počet vždy tvrzený, bez ohledu na nastavení tohoto atributu.

Možné hodnoty jsou:

**\* SYSDFTQ**

Hodnota tohoto atributu je převzata z výchozí systémové fronty uvedeného typu.

**\*NO**

Počet vypuštěných zpráv není tvrzený.

**\*YES**

Počet vypuštěných zpráv je tvrzený.

## Typ spouštěče (TRGTYPE)

Uvádí stav, který iniciuje událost spouštěče. Když je stav pravdivý, zpráva spouštěče se odešle do inicializační fronty.

**Pozn.:** Aplikační program může vydat volání MQSET, aby změnil hodnotu tohoto atributu.

Možné hodnoty jsou:

**\* SYSDFTQ**

Hodnota tohoto atributu je převzata z výchozí systémové fronty uvedeného typu.

**\* PRVNÍ \***

Když je počet zpráv ve frontě v rozsahu od nuly do jedné.

**\*ALL**

Kdykoli zpráva dorazí do fronty.

**\* HLOUBKA**

Když počet zpráv ve frontě je rovný hodnotě atributu TRGDEPTH.

**\* ŽÁDNÉ**

Žádné zprávy spouštěče se nezapisují.

## Hloubka spouštěče (TRGDEPTH)

Pro TRGTYPE(\*DEPTH) uvádí počet zprávy, které iniciují zprávu spouštěče pro inicializační frontu.

**Pozn.:** Aplikační program může vydat volání MQSET, aby změnil hodnotu tohoto atributu.

Možné hodnoty jsou:

**\* SYSDFTQ**

Hodnota tohoto atributu je převzata z výchozí systémové fronty uvedeného typu.

**hodnota hloubky**

Uveďte hodnotu v rozsahu od 1 do 999999999.

## Priorita zpráv spouštěče (TRGMSGPTY)

Uvádí minimální prioritu, kterou musí zpráva mít, než dokáže vytvořit - nebo než ji lze počítat jako - událost spouštěče.

**Pozn.:** Aplikační program může vydat volání MQSET, aby změnil hodnotu tohoto atributu.

Možné hodnoty jsou:

### \* SYSDFTQ

Hodnota tohoto atributu je převzata z výchozí systémové fronty uvedeného typu.

### priorita-hodnota

Uveďte hodnotu v rozsahu od 0 do 9.

## Data spouštěče (TRGDATA)

Uvádí až 64 znaků uživatelských dat, které správce front zahrne do zprávy spouštěče. Tato data jsou k dispozici pro monitorovací aplikaci, která zpracovává inicializační frontu, a pro aplikaci, která je spuštěná pomocí monitoru.

**Pozn.:** Aplikační program může vydat volání MQSET, aby změnil hodnotu tohoto atributu.

Možné hodnoty jsou:

### \* SYSDFTQ

Hodnota tohoto atributu je převzata z výchozí systémové fronty uvedeného typu.

### \* ŽÁDNÉ

Nejsou uvedena žádná spouštěcí data.

### spouštěcí-data

Uveďte až 64 znaků uzavřených v apostrofech. Pro přenosovou frontu můžete použít tento parametr, abyste uvedli název kanálu, který se má spustit.

**Pozn.:** Délka pole je 64 bajtů a maximální počet znaků se sníží, pokud systém používá dvoubajtovou znakovou sadu (DBCS).

## Interval uchování (RTNITV)

Uvádí interval uchování. Tento interval je počet hodin, pro které může být fronta zapotřebí, založený na datu a čase, kdy byla fronta vytvořena.

Tato informace je k dispozici pro úklidovou aplikaci nebo operátora - lze ji vyulít pro zjištění situace, kdy ul' fronta není zapotřebí.

**Pozn.:** Správce front zpráv neodstraňuje fronty, ani nebrání odstranění vašich front, pokud jejich interval uchování dosud nevypršel. Provedení případných nezbytných akcí je na vás.

Možné hodnoty jsou:

### \* SYSDFTQ

Hodnota tohoto atributu je převzata z výchozí systémové fronty uvedeného typu.

### intervalová hodnota

Uveďte hodnotu v rozsahu od 0 do 999999999.

## Maximální hloubka fronty (MAXDEPTH)

Uvádí maximální počet zpráv, které jsou ve frontě povoleny. Jiné činitele však mohou způsobit, že s frontou se zachází jako s plnou; fronta se může například jevit jako plná, jestliže není pro zprávu k dispozici žádný úložný prostor.

**Poznámka:** Je-li tato hodnota následně snížena pomocí příkazu CHGMQMQ, všechny zprávy, které jsou ve frontě, zůstanou neporušené, i když způsobí překročení nové maximální hodnoty.

Možné hodnoty jsou:

### **\* SYSDFTQ**

Hodnota tohoto atributu je převzata z výchozí systémové fronty uvedeného typu.

#### **hodnota hloubky**

Uveďte hodnotu v rozsahu od 0 do 999999999.

### **Maximální délka zprávy (MAXMSGLEN)**

Uvádí maximální délku zpráv ve frontě.

**Poznámka:** Pokud se tato hodnota následně sníží pomocí příkazu CHGMQM, všechny zprávy, které jsou ve frontě, zůstanou neporušené i v případě, že překročí novou maximální délku.

Aplikace mohou používat hodnotu tohoto atributu ke zjištění velikosti vyrovnávací paměti, kterou potřebují pro načtení zpráv z fronty. Proto tuto hodnotu měňte pouze tehdy, pokud víte, že to nezpůsobí nesprávnou funkci nějaké aplikace.

Možné hodnoty jsou:

### **\* SYSDFTQ**

Hodnota tohoto atributu je převzata z výchozí systémové fronty uvedeného typu.

#### **délka-hodnota**

Uveďte hodnotu v rozsahu 0 až 104 857 600.

### **Práh vrácení (BKTTHLD)**

Uvádí prahovou hodnotu vyřazených zpráv.

Aplikace běžící uvnitř portálu WebSphere Application Server a ty, které používají IBM MQ Application Server Facilities, použijí tento atribut k určení, zda by se měla zpráva zazálohovat. U všech ostatních aplikací neprovádí správce front žádnou akci založenou na hodnotě atributu, kromě toho, že umožňuje dotazování na tento atribut.

Možné hodnoty jsou:

### **\* SYSDFTQ**

Hodnota tohoto atributu je převzata z výchozí systémové fronty uvedeného typu.

#### **prahová hodnota**

Uveďte hodnotu v rozsahu od 0 do 999999999.

### **Název vrácení zpráv (BKTQNAME)**

Uvádí název fronty vyřazených zpráv.

Aplikace běžící uvnitř portálu WebSphere Application Server a ty, které používají IBM MQ Application Server Facilities, tento atribut použijí k určení toho, kam by měly jít zprávy, které byly vráceny. U všech ostatních aplikací neprovádí správce front žádnou akci založenou na hodnotě atributu, kromě toho, že umožňuje dotazování na tento atribut.

Možné hodnoty jsou:

### **\* SYSDFTQ**

Hodnota tohoto atributu je převzata z výchozí systémové fronty uvedeného typu.

### **\* ŽÁDNÉ**

Není uvedena žádná fronta vyřazených zpráv.

#### **název-fronty-backout**

Uveďte název fronty vyřazených zpráv.

### **Inicializační fronta (INITQNAME)**

Uvádí název kontinuální fronty.

**Poznámka:** Inicializační fronta musí být na stejné instanci správce front zpráv.

Možné hodnoty jsou:

**\* SYSDFTQ**

Hodnota tohoto atributu je převzata z výchozí systémové fronty uvedeného typu.

**\* ŽÁDNÉ**

Není uvedena žádná inicializační fronta.

**název-inicializační-fronty**

Uveďte název inicializační fronty.

## Využití (USAGE)

Uvádí, zda je fronto pro normální použití nebo pro přenos zpráv do vzdáleného správce front zpráv.

Možné hodnoty jsou:

**\* SYSDFTQ**

Hodnota tohoto atributu je převzata z výchozí systémové fronty uvedeného typu.

**\* NORMÁLNÍ**

Normální použití (fronta není přenosová fronta)

**\* TMQ**

Fronta je přenosová fronta, která se používá pro zadržení zpráv určených pro vzdáleného správce front zpráv. Jestliže je fronta určena pro použití v situacích, kdy název přenosové fronty není výslovně zadán, název fronty musí být stejný jako název vzdáleného správce front zpráv. Další informace naleznete v tématu IBM MQ Intercommunication.

## Typ definice (DFNTYPE)

Uvádí typ definice dynamické fronty, která se vytvoří, když aplikace vydá volání MQOPEN API s názvem této modelové fronty uvedeným v deskriptoru objektu.

**Poznámka:** Tento parametr se používá pouze pro definici modelové fronty.

Možné hodnoty jsou:

**\* SYSDFTQ**

Hodnota tohoto atributu je převzata z výchozí systémové fronty uvedeného typu.

**\* TEMPDYN**

Vytváří dočasnou dynamickou frontu. Neuvádějte s hodnotou DEFMSGPST = \*YES.

**\* PERMDYN**

Vytváří trvalou dynamickou frontu.

## Cílový objekt (TGTQNAME)

Uvádí název cílového objektu, pro který je tato fronta alias.

Objekt může být správce lokální nebo vzdálené fronty, témat nebo fronty zpráv.

Toto pole nenechávejte prázdné. Pokud byste to udělali, mohli byste vytvořit alias frontu, která musí být následně opravena přidáním názvu TGTNAME.

Když je uveden název správce front zpráv, označuje správce front zpráv, který obsluhuje zprávy umístěné do alias fronty. Můžete uvést buď lokálního správce front zpráv, nebo název přenosové fronty zpráv.

**Poznámka:** Cílový objekt v této chvíli nemusí existovat, ale musí existovat, když se proces pokusí otevřít alias frontu.

Možné hodnoty jsou:

**\* SYSDFTQ**

Název cílového objektu je převzat ze SYSTEM.DEFAULT.ALIAS.QUEUE.

### **název-cílového-objektu**

Uveďte název cílového objektu.

### **Vzdálená fronta (RMTQNAME)**

Uvádí název vzdálené fronty. To je lokální název vzdálené fronty, který je definován ve správci front uvedeném pomocí RMTMQMNAME.

Jestliže bude tato definice použita pro definici alias správce front, hodnota RMTQNAME musí být prázdná ve chvíli, kdy dojde k otevření.

Jestliže se tato definice používá pro opakovací alias, je tento název fronty, která musí být opakovací frontou.

Možné hodnoty jsou:

#### **\* SYSDFTQ**

Název vzdálené fronty je převzat ze SYSTEM.DEFAULT.REMOTE.QUEUE.

#### **\* ŽÁDNÉ**

Není uveden žádný název vzdálené fronty (tj. název je prázdný). To lze použít, jestliže se jedná o definici alias správce front.

### **jméno-vzdálené-fronty**

Uveďte název fronty vzdáleného správce front.

**Poznámka:** Název není kontrolován, aby se zajistilo, že obsahuje pouze ty znaky, které jsou normálně povoleny pro názvy front

### **Vzdálený správce front zpráv (RMTMQMNAME)**

Uvádí název vzdáleného správce front, na kterém je fronta RMTQNAME definována.

Jestliže aplikace otevře lokální definici vzdálené fronty, RMTMQMNAME nesmí být název připojeného správce front. Jestliže TMQNAME je prázdné, musí existovat lokální fronta téhož názvu, která se používá jako přenosová fronta.

Jestliže se tato definice používá pro alias správce front, RMTMQMNAME je název správce front, což může být název připojeného správce front. Jinak platí, že pokud je TMQNAME prázdné, když se fronta otevírá, musí existovat lokální fronta s tímto názvem, s uvedeným USAGE(\*TMQ), která se má používat jako přenosová fronta.

Jestliže se tato definice používá pro alias, určený pro odpověď, je tento název správce front, který musí být správce opakovací fronty.

Možné hodnoty jsou:

#### **\* SYSDFTQ**

Název vzdáleného správce front je převzat ze SYSTEM.DEFAULT.REMOTE.QUEUE.

### **název-vzdáleného-správce-front**

Uveďte název vzdáleného správce front.

**Poznámka:** Ujistěte se, že tento název obsahuje pouze ty znaky, které jsou normálně povoleny pro názvy správce front.

### **Přenosová fronta (TMQNAME)**

Uvádí lokální název přenosové fronty, která se má použít pro zprávy určené pro vzdálenou frontu - buď pro vzdálenou frontu, nebo pro definici alias správce front.

Jestliže TMQNAME je prázdný, front se stejným názvem jako RMTMQMNAME se použije jako přenosová fronta.

Tento atribut se ignoruje, jestliže se definice používá jako alias správce front a RMTMQMNAME je název připojeného správce front.

Také se ignoruje tehdy, jestliže se definice používá jako definice alias odpovídací fronty.

Možné hodnoty jsou:

**\* SYSDFTQ**

Název přenosové fronty je převzat ze SYSTEM.DEFAULT.REMOTE.QUEUE.

**\* ŽÁDNÉ**

Pro tuto vzdálenou frontu není definován žádný specifický název přenosové fronty. Hodnota tohoto atributu je nastavena tak, že všechny znaky jsou prázdné.

**název-přenosové-fronty**

Uveďte název přenosové fronty.

## **Horní prahová hodnota hloubky fronty (HIGHTHLD)**

Uvádí prahovou hodnotu, s níž se porovnává hloubka fronty, aby se vygenerovala událost nejvyšší hloubky fronty.

Možné hodnoty jsou:

**\* SYSDFTQ**

Hodnota tohoto atributu je převzata z výchozí systémové fronty uvedeného typu.

**prahová hodnota**

Uveďte hodnotu v rozsahu od 0 do 100. Tato hodnota se používá jako celkové procento z maximální hloubky fronty (parametr MAXDEPTH).

## **Dolní prahová hodnota hloubky fronty (LOWTHLD)**

Uvádí prahovou hodnotu, s níž se porovnává hloubka fronty, aby se vygenerovala událost nejnižší hloubky fronty.

Možné hodnoty jsou:

**\* SYSDFTQ**

Hodnota tohoto atributu je převzata z výchozí systémové fronty uvedeného typu.

**prahová hodnota**

Uveďte hodnotu v rozsahu od 0 do 100. Tato hodnota se používá jako celkové procento z maximální hloubky fronty (parametr MAXDEPTH).

## **Události plné fronty povoleny (FULLELEVT)**

Uvádí, zda se generují události naplnění fronty.

Možné hodnoty jsou:

**\* SYSDFTQ**

Hodnota tohoto atributu je převzata z výchozí systémové fronty uvedeného typu.

**\*NO**

Události naplnění fronty se negenerují.

**\*YES**

Události naplnění fronty se generují.

## **Povolené vysoké události fronty (HIGHEVT)**

Uvádí, zda se generují události vysoké hloubky fronty.

Možné hodnoty jsou:

**\* SYSDFTQ**

Hodnota tohoto atributu je převzata z výchozí systémové fronty uvedeného typu.



**\*NO**

Události vysoké hloubky fronty se negenerují.

**\*YES**

Události vysoké hloubky fronty se generují.

**Události nízké fronty povoleny (LOWEVT)**

Uvádí, zda se generují události nízké hloubky fronty.

Možné hodnoty jsou:

**\* SYSDFTQ**

Hodnota tohoto atributu je převzata z výchozí systémové fronty uvedeného typu.

**\*NO**

Události nízké hloubky fronty se negenerují.

**\*YES**

Události nízké hloubky fronty se generují.

**Servisní interval (SRVITV)**

Uvádí servisní interval. Tento interval se používá pro porovnání při generování událostí vysokého servisního intervalu a servisního intervalu OK.

Možné hodnoty jsou:

**\* SYSDFTQ**

Hodnota tohoto atributu je převzata z výchozí systémové fronty uvedeného typu.

**intervalová hodnota**

Uveďte hodnotu v rozsahu od 0 do 999999999. Hodnota je v milisekundách.

**Události servisního intervalu (SRVEVT)**

Uvádí, zda se generují události servisního intervalu vysokého a servisního intervalu OK.

Událost servisní interval vysoký se generuje, když kontrola ukazuje, že žádné zprávy nebyly načteny z fronty během času uvedeného parametrem SRVITV jako minimum.

Událost servisní interval OK se generuje, když kontrola ukazuje, že byly načteny zprávy z fronty během času uvedeného parametrem SRVITV.

Možné hodnoty jsou:

**\* SYSDFTQ**

Hodnota tohoto atributu je převzata z výchozí systémové fronty uvedeného typu.

**\* VYSOKÁ**

Události vysokého servisního intervalu se generují.

**\* OK**

Události servisního intervalu OK se generují.

**\* ŽÁDNÉ**

Negenerují se žádné události servisního intervalu.

**Podpora distribučního seznamu (DISTLIST)**

Uvádí, zda fronta podporuje rozdělovník.

Možné hodnoty jsou:

**\* SYSDFTQ**

Hodnota tohoto atributu je převzata z výchozí systémové fronty uvedeného typu.

**\*NO**

Distribuční seznamy nejsou podporovány.

**\*YES**

Distribuční seznamy jsou podporovány.

**Název klastru (CLUSTER)**

Název klastru, do kterého fronta patří.

Změny tohoto parametru nemají vliv na instance fronty, které jsou již otevřeny.

Tento parametr nelze nastavit pro dynamické, přenosové, SYSTEM.CHANNEL.xx, SYSTEM.CLUSTER.xx nebo SYSTEM.COMMAND.xx fronty.

Možné hodnoty jsou:

**\* SYSDFTQ**

Hodnota tohoto atributu je převzata z výchozí systémové fronty uvedeného typu.

**jméno-klastru**

Pouze jedna z výsledných hodnot CLUSTER nebo CLUSNL může být vyplněna, nemůžete zadat hodnoty do obou.

**Seznam názvů klastru (CLUSNL)**

Název seznamu názvů klastrů, do kterých fronta patří. Změny tohoto parametru nemají vliv na instance fronty, které jsou již otevřeny.

Tento parametr nelze nastavit pro dynamické, přenosové, SYSTEM.CHANNEL.xx, SYSTEM.CLUSTER.xx nebo SYSTEM.COMMAND.xx fronty.

Možné hodnoty jsou:

**\* SYSDFTQ**

Hodnota tohoto atributu je převzata z výchozí systémové fronty uvedeného typu.

**název seznamu názvů**

Název seznamu názvů klastrů, do kterých fronta patří.

**Výchozí vazba (DEFBIND)**

Uvádí vazbu, která se má použít, když aplikace uvádí MQOO\_BIND\_AS\_Q\_DEF u volání MQOPEN a fronta je fronta klastru.

Možné hodnoty jsou:

**\* SYSDFTQ**

Hodnota tohoto atributu je převzata z výchozí systémové fronty uvedeného typu.

**\* OTEVŘENO**

Popisovač fronty je při otevření fronty navázán na specifickou instanci fronty klastru.

**\* NEOPRAVENO**

Popisovač fronty není vázán na žádnou konkrétní instanci fronty klastru. To umožňuje správci front vybrat specifickou instanci fronty, když je vložena zpráva příkazem MQPUT, a následně tento výběr v případě nutnosti změnit.

Volání MQPUT1 se vždy chová, jako kdyby bylo uvedeno NOTFIXED.

**\* SKUPINA**

Při otevření fronty je ovladač fronty vázán na specifickou instanci fronty klastru tak dlouho, jak jsou zprávy ve skupině zpráv. Všechny zprávy ve skupině zpráv jsou alokovány do stejné cílové instance.

**Pořadí pracovních zátěží klastru (CLWLRANK)**

Uvádí úroveň vytížení fronty.

**\* SYSDFTQ**

Hodnota tohoto atributu je převzata z výchozí systémové fronty uvedeného typu.

**cluster-workload-rank**

Uveďte hodnotu v rozsahu od 0 do 9.

**Priorita pracovní zátěže klastru (CLWLPRTY)**

Uvádí prioritu vytížení klastru fronty.

**\* SYSDFTQ**

Hodnota tohoto atributu je převzata z výchozí systémové fronty uvedeného typu.

**priorita pracovní zátěže klastru**

Uveďte hodnotu v rozsahu od 0 do 9.

**Použití fronty pracovní zátěže klastru (CLWLUSEQ)**

Určuje chování operace MQPUT, pokud má cílová fronta lokální instanci a alespoň jednu vzdálenou instanci klastru. Pokud vložení pochází z kanálu klastru, tak se tento atribut nepoužije.

**\* SYSDFTQ**

Hodnota tohoto atributu je převzata z výchozí systémové fronty uvedeného typu.

**\* QMGR**

Hodnota je převzata z atributu správce front CLWLUSEQ.

**\* LOKÁLNÍ**

Lokální fronta bude jediný cíl příkazu MQPUT.

**\* ANY**

Správce front bude lokální frontu považovat za jinou instanci fronty klastru pro účely distribuce vytížení.

**Monitorování fronty (MONQ)**

Řídí shromažďování online monitorovacích dat.

Online monitorovací data se neshromažďují, když je atribut MONQ u správce front nastaven na \*NONE.

**\* SYSDFTQ**

Hodnota tohoto atributu je převzata z výchozí systémové fronty uvedeného typu.

**\* QMGR**

Shromažďování online monitorovacích dat je převzato z atributu MONQ správce front.

**\* VYPNUTO**

Shromažďování online monitorovacích dat pro tuto frontu je vypnuto.

**\* NÍZKÉ**

Shromažďování monitorovacích dat je zapnuto s nízkým poměrem shromažďování dat.

**\* STŘEDNÍ**

Shromažďování monitorovacích dat je zapnuto se středním poměrem shromažďování dat.

**\* VYSOKÁ**

Shromažďování monitorovacích dat je zapnuto s vysokým poměrem shromažďování dat.

**Statistika front (STATQ)**

Řídí shromažďování statistických dat.

Online monitorovací data se neshromažďují, když je atribut STATQ správce front nastaven na \*NONE.

**\* SYSDFTQ**

Hodnota tohoto atributu je převzata z výchozí systémové fronty uvedeného typu.

**\* QMGR**

Shromažďování statistických dat vychází z nastavení atributu STATQ správce front.

**\* VYPNUTO**

Shromažďování statistických dat pro tuto frontu je vypnuto.

**\* ZAPNUTO**

Shromažďování statistických dat je pro tuto frontu zapnuto.

**Účtování fronty (ACCTQ)**

Řídí shromažďování účtovacích dat.

Je-li atribut ACCTQ správce front nastaven na \*NONE, neshromažďují se účtovací data.

**\* SYSDFTQ**

Hodnota tohoto atributu je převzata z výchozí systémové fronty uvedeného typu.

**\* QMGR**

Shromažďování účetních dat je založeno na nastavení atributu ACCTQ správce front.

**\* VYPNUTO**

Shromažďování účtovacích dat pro tuto frontu je vypnuto.

**\* ZAPNUTO**

Shromažďování účtovacích dat je pro tuto frontu zapnuto.

**Třída netrvalých zpráv (NPMCLASS)**

Uvádí úroveň spolehlivost netrvalých zpráv vložených do této fronty.

**\* SYSDFTQ**

Hodnota tohoto atributu je převzata z výchozí systémové fronty uvedeného typu.

**\* NORMÁLNÍ**

Netrvalá data vložená do této fronty se ztratí pouze po selhání nebo po vypnutí správce front. Nestálá zpráva vložená do této fronty byla zahozena v případě restartování správce front.

**\* VYSOKÁ**

Netrvalé zprávy vložené do této fronty se neodstraní v případě restartu správce front. Netrvalé zprávy vložené do této fronty mohou být i tak ztraceny v případě selhání.

**Čtení zpráv v předstihu (MSGREADAHD)**

Uvádí, zda jsou přechodné zprávy odesílány klientovi před tím, než je aplikace požaduje.

Možné hodnoty jsou:

**\* SYSDFTQ**

Hodnota tohoto atributu je převzata z výchozí systémové fronty uvedeného typu.

**\* VYPNUTO**

Čtení předem je u této fronty vypnuto. Zprávy nejsou klientovi odesílány před tím, než je bude aplikace požadovat, bez ohledu na to, zda je čtení předem požadováno klientskou aplikací.

**\*NO**

Netrvalé zprávy nejsou klientovi odesílány před tím, než je bude aplikace požadovat. Pokud klient skončí abnormálně, dojde ke ztrátě maximálně jedné netrvalé zprávy.

**\*YES**

Netrvalé zprávy jsou klientovi odesílány před tím, než je bude aplikace požadovat. Může dojít ke ztrátě netrvalých zpráv, pokud klient skončí abnormálně nebo pokud aplikace klienta nezkonzumuje všechny zprávy, je odeslána.

**Výchozí odezva Put (DFTPURRESP)**

Atribut typu výchozího umístění odezvy (DFTPURRESP) uvádí typ odezvy, vyřadovaný pro volání MQPUT a MQPUT1, když aplikace zadá volbu MQPMO\_RESPONSE\_AS\_Q\_DEF.

Možné hodnoty jsou:

#### \* **SYSDFTQ**

Hodnota tohoto atributu je převzata z výchozí systémové fronty uvedeného typu.

#### \* **SYNCHRONIZACE**

Určení této hodnoty zajistí, že příkazy pro operace umístění do fronty, určené volbou MQPMO\_RESPONSE\_AS\_Q\_DEF budou vydány, jako by byla uvedena volba MQPMO\_SYNC\_RESPONSE. Pole v MQMD a MQPMO jsou vráceny správcem front do aplikace. Jedná se o výchozí hodnotu dodanou s produktem IBM MQ, ale vaše instalace ji mohla změnit.

#### \* **ASYNCHRONNÍ**

Určení této hodnoty zabezpečí, že příkazy pro operace umístění do fronty, určené volbou MQPMO\_RESPONSE\_AS\_Q\_DEF budou vždy vydány, jako by byla uvedena volba MQPMO\_ASYNC\_RESPONSE. Některá pole v MQMD a MQPMO nejsou vráceny správcem front do aplikace; ale zlepšení výkonu můžete vidět na zprávách, umístěných v transakci nebo netrvalých zprávách.

### Řízení vlastností (PROPCTL)

Určuje, co se stane s vlastnostmi zpráv, které jsou načteny z front pomocí volání MQGET , je-li zadána volba MQGMO\_PROPERTIES\_AS\_Q\_DEF .

Možné hodnoty jsou:

#### \* **SYSDFTQ**

Hodnota tohoto atributu je převzata z výchozí systémové fronty uvedeného typu.

#### \* **COMPAT**

Pokud zpráva obsahuje vlastnost s předponou mcd . , jms . , us1 . nebo mqext . , jsou všechny vlastnosti zprávy doručovány do aplikace v záhlaví MQRFH2 . Jinak budou všechny vlastnosti zprávy, kromě vlastností obsažených v deskriptoru (či rozšíření) zprávy, zahozeny a nebudou nadále pro aplikaci přístupné.

#### \* **ŽÁDNÉ**

Všechny vlastnosti zprávy, kromě těch obsažených v deskriptoru zprávy (nebo přípony) budou odloženy a nebudou dále přístupné aplikaci.

#### \* **ALL**

Všechny vlastnosti zprávy, kromě těch, které jsou obsaženy v deskriptoru (či rozšíření) zprávy, jsou obsaženy v jednom nebo více hlavičkách MQRFH2 v datech zprávy.

#### \* **SÍLA**

Vlastnosti jsou vždy vráceny v datech zprávy v záhlaví MQRFH2 bez ohledu na to, zda aplikace určuje popisovač zprávy.

#### \* **V6COMPAT**

Je-li nastavena, hodnota \*V6COMPAT musí být nastavena v jedné z definic front vyřešených pomocí MQPUT a jedné z definic fronty vyřešených produktem MQGET. Musí být nastaven i na všechny ostatní přerušující přenosové fronty. Způsobí, že hlavička MQRFH2 bude předána nezměněna z odesílající aplikace do přijímající aplikace. Přepisuje další nastavení **PROPCTL** nalezená v řetězci rozlišení názvu fronty. Je-li tato vlastnost nastavena ve frontě klastru, nastavení není lokálně uloženo v mezipaměti na jiných správcích front. Musíte nastavit \*V6COMPAT ve frontě aliasů, která se vyřeší do fronty klastru. Definujte alias frontu ve stejném správcu front, ke kterému je aplikace připojena.

### Typ cíle (TARGTYPE)

Uvádí typ objektu, ke kterému se alias řeaí.

Možné hodnoty jsou:

#### \* **SYSDFTQ**

Hodnota tohoto atributu je převzata z výchozí systémové fronty uvedeného typu.

#### \* **FRONTA**

Objekt fronty.

**\*TOPIC**

Objekt tématu.

**Vlastní atribut (CUSTOM)**

Tento atribut je vyhrazen pro konfiguraci nových funkcí před zavedením oddělených atributů. Tento popis bude aktualizován při použití funkcí používajících tento atribut. V okamžiku, kdy neexistují smysluplné hodnoty pro *CUSTOM*, ponechte ji prázdné.

Možné hodnoty jsou:

**\* SYSDFTQ**

Hodnota tohoto atributu je převzata z výchozí systémové fronty uvedeného typu.

**\* PRÁZDNÝ**

Text je nastavený na prázdný řetězec.

**vlastní**

Zadejte nula nebo více atributů jako dvojice názvu atributu a hodnoty, oddělených alespoň jedním mezerou. Dvojice názvu atributu a hodnoty musí mít tvar NAME (VALUE) a musí být zadány velkými písmeny. Jednoduché uvozovky musí být uvozeny jiným jednoduchou uvozovkou.

**CLCHNAME**

Tento parametr je podporován pouze v přenosových frontách.

**\* SYSDFTQ**

Hodnota tohoto atributu je převzata z výchozí systémové fronty uvedeného typu.

**\* ŽÁDNÉ**

Atribut je odebrán.

**vlastní**

Zadejte nula nebo více atributů jako dvojice názvu atributu a hodnoty, oddělených alespoň jedním mezerou. Dvojice názvu atributu a hodnoty musí mít tvar NAME (VALUE) a musí být zadány velkými písmeny. Jednoduché uvozovky musí být uvozeny jiným jednoduchou uvozovkou.

Zadáte-li hvězdičku "\*" do volby **ClusterChannelName**, můžete přidružit přenosovou frontu k sadě odesílacích kanálů klastru. Hvězdička může být na začátku, na konci nebo kdekoli ve středu řetězce názvu klastru. **ClusterChannelName** je v délce omezen na 20 znaků: MQ\_CHANNEL\_NAME\_LENGTH.

**Vytvoření odběru MQ (CRTMQMSUB)****Kde je povoleno spustit**

Všechna prostředí (\*ALL)

**Bezpečnost podprocesů**

Ano

Příkaz Vytvoření odběru produktu MQ (CRTMQMSUB) vytváří nový odběr MQ a určuje atributy, které se liší od výchozích.

**Parametry**

Klíčové slovo	Popis	Volby	Notes
<u>SUBNAME</u>	Název odběru	Hodnota znaku	Povinné, Klíč, Poziční 1
<u>MQMNAME</u>	Název správce front zpráv	Hodnota znaku, *DFT	Volitelný, Klíč, Poziční 2
<u>REPLACE</u>	Nahradit	*NO, *YES	Volitelné, Klíč, Poziční 3
<u>TOPICSTR</u>	Řetězec tématu	Hodnota znaku, *NONE, *SYSDFTSUB	Volitelné, Poziční 4

<b>Klíčové slovo</b>	<b>Popis</b>	<b>Volby</b>	<b>Notes</b>
<u>TOPICOBJ</u>	Objekt tématu	<i>Hodnota znaku</i> , *NONE, <b>*SYSDFTSUB</b>	Volitelné, Poziční 5
<u>DEST</u>	Místo určení	<i>Hodnota znaku</i> , <b>*SYSDFTSUB</b>	Volitelné, Poziční 6
<u>DESTMQM</u>	Cílový správce front	<i>Hodnota znaku</i> , *NONE, <b>*SYSDFTSUB</b>	Volitelné, Poziční 7
<u>DESTORLID</u>	ID vzájemné souvislosti cíle	<i>Hodnota znaku</i> , *NONE, <b>*SYSDFTSUB</b>	Volitelné, Poziční 8
<u>PUBACCT</u>	Publikovat evidenční token	<i>Hodnota znaku</i> , *CURRENT, <b>*SYSDFTSUB</b>	Volitelné, Poziční 9
<u>PUBAPPID</u>	Publikovat ID aplikace	<i>Hodnota znaku</i> , *NONE, <b>*SYSDFTSUB</b>	Volitelné, Poziční 10
<u>SUBUSER</u>	ID uživatele odběru	<i>Hodnota znaku</i> , *CURRENT, <b>*SYSDFTSUB</b>	Volitelné, Poziční 11
<u>USERDATA</u>	Uživatelská data odběru	<i>Hodnota znaku</i> , *NONE, <b>*SYSDFTSUB</b>	Volitelné, Poziční 12
<u>SELECTOR</u>	Řetězec selektoru	<i>Hodnota znaku</i> , *NONE, <b>*SYSDFTSUB</b>	Volitelné, Poziční 13
<u>PSPROP</u>	Vlastnost publikování/ odběru	<b>*SYSDFTSUB</b> , *NONE, *COMPAT, *RFH2, *MSGPROP	Volitelné, Poziční 14
<u>DESTCLASS</u>	Třída cíle	<b>*SYSDFTSUB</b> , *MANAGED, *DEVIDED	Volitelné, Poziční 15
<u>SUBSCOPE</u>	Rozsah odběru	<b>*SYSDFTSUB</b> , *ALL, *QMGR	Volitelné, Poziční 16
<u>VARUSER</u>	Variabilní uživatel	<b>*SYSDFTSUB</b> , *ANY, *FIXED	Volitelné, Poziční 17
<u>REQONLY</u>	Požadovat publikace	<b>*SYSDFTSUB</b> , *YES, *NO	Volitelné, Poziční 18
<u>PUBPTY</u>	Publikační priorita	0-9, <b>*SYSDFTSUB</b> , *ASPUB, *ASQDEF	Volitelné, Poziční 19
<u>WSHEMA</u>	Schéma zástupného znaku	<b>*SYSDFTSUB</b> , *TOPIC, *CHAR	Volitelné, Poziční 20
<u>EXPIRY</u>	Čas vypršení	0-999999999, <b>*SYSDFTSUB</b> , *UNLIMITED	Volitelné, Poziční 21

### **Název odběru (SUBNAME)**

Název nového odběru MQ, který má být vytvořen.

Možné hodnoty jsou:

#### **název-odběru**

Uvedte maximálně 256 bajtů pro název odběru.

**Poznámka:** Názvy odběrů větší než 256 bajtů lze zadat pomocí MQSC.

### **Název správce front zpráv (MQMNAME)**

Uvádí název správce front.

Možné hodnoty jsou:

**\* DFT**

Použít výchozího správce front.

**jméno-správce-front**

Název správce front.

### **Nahradit (REPLACE)**

Pokud již odběr se stejným názvem existuje, toto určí, zda bude nahrazen.

Možné hodnoty jsou:

**\*NO**

Tento odběr nenahradí existující odběr se stejným názvem, nebo identifikátorem odběru. Pokud odběr již existuje, tak příkaz selže.

**\*YES**

Nahradit existující odběr. Pokud neexistuje odběr se stejným názvem nebo identifikátorem odběru, vytvoří se nový odběr.

### **Řetězec tématu (TOPICSTR)**

Uvádí řetězec tématu, přidružený k tomuto odběru.

Možné hodnoty jsou:

**\* SYSDFTSUB**

Hodnota tohoto atributu je převzatá z výchozího odběru systému.

**řetězec tématu**

Uveďte maximálně 256 bajtů pro řetězec tématu.

**Pozn.:** Řetězce témat větší než 256 bajtů lze zadat pomocí MQSC.

### **Objekt tématu (TOPICOBJ)**

Uvádí objekt tématu, přidružený k tomuto odběru.

Možné hodnoty jsou:

**\* SYSDFTSUB**

Hodnota tohoto atributu je převzatá z výchozího odběru systému.

**objekt tématu**

Uveďte název objektu tématu.

### **Cíl (DEST)**

Uvádí cílovou frontu pro zprávy, publikované k tomuto odběru.

Možné hodnoty jsou:

**fronta cíle**

Uveďte název cílové fronty.

### **Cílový správce front (DESTMQM)**

Uvádí cílového správce front pro zprávy, publikované k tomuto odběru.



Možné hodnoty jsou:

**\* SYSDFTSUB**

Hodnota tohoto atributu je převzatá z výchozího odběru systému.

**správce cílové fronty**

Uveďte název cílového správce front.

### **ID korelace cíle (DETCRRLID)**

Uvádí korelační identifikátor pro zprávy, publikované k tomuto odběru.

Možné hodnoty jsou:

**\* SYSDFTSUB**

Hodnota tohoto atributu je převzatá z výchozího odběru systému.

**identifikátor-korelace-cíle**

Uveďte hexadecimální řetězec o délce 48 znaků, představující 24 bajtový korelační identifikátor.

### **Publikační token publikování (PUBACCT)**

Uvádí evidenční token pro zprávy, publikované k tomuto odběru.

Možné hodnoty jsou:

**\* SYSDFTSUB**

Hodnota tohoto atributu je převzatá z výchozího odběru systému.

**\* ŽÁDNÉ**

Zprávy jsou umístěné s evidenčním tokenem MQACT\_NONE.

**publikační-evidenční-token**

Uveďte hexadecimální řetězec o délce 64 znaků, představující 32 bajtový publikační evidenční token.

### **ID publikační aplikace (PUBAPPID)**

Uvádí identitu publikační aplikace pro zprávy, publikované k tomuto odběru.

Možné hodnoty jsou:

**\* SYSDFTSUB**

Hodnota tohoto atributu je převzatá z výchozího odběru systému.

**\* ŽÁDNÉ**

Není uveden žádný identifikátor publikační aplikace.

**identifikátor-publikační-aplikace**

Uveďte identifikátor publikační aplikace.

### **ID uživatele odběru (SUBUSER)**

Uvádí profil uživatele, který vlastní tento odběr.

Možné hodnoty jsou:

**\* STEJNÉ**

Atribut se nemění.

**\*CURRENT**

Aktuální profil uživatele je vlastníkem nového odběru.

**uživatelský-profil**

Uveďte profil uživatele.

### **Uživatelská data odběru (USERDATA)**

Určuje uživatelská data přidružená k tomuto odběru.

Možné hodnoty jsou:

**\* SYSDFTSUB**

Hodnota tohoto atributu je převzatá z výchozího odběru systému.

**\* ŽÁDNÉ**

Žádná uživatelská data nejsou zadána.

**uživatelská-data**

Uveďte maximálně 256 bajtů pro uživatelská data.

**Poznámka:** Uživatelská data větší než 256 bajtů lze zadat pomocí MQSC.

## Řetězec selektoru (SELECTOR)

Uvádí řetězec selektoru SQL 92, který se použije na zprávy publikované na jmenované téma a který vybírá, zda jsou zprávy pro odběr vhodné.

Možné hodnoty jsou:

**\* SYSDFTSUB**

Hodnota tohoto atributu je převzatá z výchozího odběru systému.

**\* ŽÁDNÉ**

Není uveden žádný výběrový řetězec.

**výběrovou-řetězec**

Uveďte maximálně 256 bajtů pro výběrový řetězec.

**Poznámka:** Řetězce výběru větší než 256 bajtů lze zadat pomocí MQSC.

## Vlastnost PubSub (PSPROP)

Uvádí chování, kdy související vlastnosti publikování/odběru zprávy jsou přidány do zpráv, odeslaných tomuto odběru.

Možné hodnoty jsou:

**\* SYSDFTSUB**

Hodnota tohoto atributu je převzatá z výchozího odběru systému.

**\* ŽÁDNÉ**

Vlastnosti publikování/odběru nejsou přidány do zprávy.

**\* COMPAT**

Vlastnosti publikování/odběru jsou přidány do zprávy, aby se zajistila kompatibilita s publikováním/odběrem V6.

**\*RFH2**

Vlastnosti publikování/odběru jsou přidány do zprávy uvnitř hlavičky RFH Verze 2.

**\* MSGPROP**

Vlastnosti publikování/odběru jsou přidány jako vlastnosti zprávy.

## Cílová třída (DESTCLASS)

Uvádí, zda je toto spravovaný odběr.

Možné hodnoty jsou:

**\* SYSDFTSUB**

Hodnota tohoto atributu je převzatá z výchozího odběru systému.

**\* SPRAVOVANÁ**

Cíl je spravovaný.

**\* POSKYTNUTO**

Cílem je fronta.

## Rozsah odběru (SUBSCOPE)

Uvádí, zda by tento odběr měl být poslán (jako odběr serveru proxy) ostatním zprostředkovatelům, takže odběratel obdrží zprávy, publikované těmito ostatními zprostředkovateli.

Možné hodnoty jsou:

### \* SYSDFTSUB

Hodnota tohoto atributu je převzatá z výchozího odběru systému.

### \* ALL

Odběr bude poslán všem správcům front, přímo připojeným přes kolektivní publikování/odběr nebo hierarchii.

### \* QMGR

Odběr pošle pouze zprávy, publikované na téma v tomto správci front.

## Proměnný uživatel (VARUSER)

Uvádí, zda profily uživatelů, jiné než tvůrce odběru, se mohou připojit (kontroly předmětu tématu a autority cíle).

Možné hodnoty jsou:

### \* SYSDFTSUB

Hodnota tohoto atributu je převzatá z výchozího odběru systému.

### \* ANY

Všechny uživatelské profily se mohou připojit k odběru.

### \* PEVNÁ

Připojit se může pouze profil uživatele, které odběr vytvořil.

## Vyžádat publikování (REQONLY)

Uvádí, zda odběratel vyzve kvůli aktualizacím přes rozhraní MQSUBRQ API, nebo zda budou všechny publikace doručeny tomuto odběru.

Možné hodnoty jsou:

### \* SYSDFTSUB

Hodnota tohoto atributu je převzatá z výchozího odběru systému.

### \* YES

Publikace jsou doručeny pouze tomuto odběru, v odezvě na rozhraní MQSUBRQ API.

### \* NO

V rámci tohoto odběru jsou doručovány všechny publikace k danému tématu.

## Priorita publikování (PUBPTY)

Uvádí prioritu zprávy, odeslané tomuto odběru.

Možné hodnoty jsou:

### \* SYSDFTSUB

Hodnota tohoto atributu je převzatá z výchozího odběru systému.

### \* ASPUB

Priorita zprávy, odeslané tomuto odběru je převzata z publikované zprávy.

### \* ASQDEF

Priorita zprávy, odeslané tomuto odběru je převzatá z výchozí priority fronty, definované jako cíl.

### priorita-hodnota

Uveďte hodnotu v rozsahu od 0 do 9.

## Schéma zástupného znaku (WSHEMA)

Určuje schéma, které má být použito při interpretaci zástupných znaků v řetězci tématu.

Možné hodnoty jsou:

**\* SYSDFTSUB**

Hodnota tohoto atributu je převzatá z výchozího odběru systému.

**\* TOPIC**

Zástupné znaky představují části hierarchie témat.

**\* CHAR**

Zástupné znaky představují části řetězců.

## Doba vypršení platnosti (EXPIRY)

Uvádí dobu vypršení odběru. Poté co uplyne doba vypršení odběru, bude vhodné, aby ho správce front odložil a neobdržel žádné další publikace.

Možné hodnoty jsou:

**\* SYSDFTSUB**

Hodnota tohoto atributu je převzatá z výchozího odběru systému.

**\* BEZ OMEZENÍ**

Odběr nevyprší.

**expirační-čas**

Uveďte dobu vypršení v desetinách sekundy v rozsahu od 0 do 999999999.

## Příklady

Není

## Chybové zprávy

Neznámý

## Vytvoření služby MQ (CRTMQMSVC)

<b>Kde je povoleno spustit:</b>	<b>Bezpečnost podprocesů:</b>
Všechna prostředí (*ALL)	Ano

Příkaz Vytvoření služby MQ (CRTMQMSVC) vytváří novou definici služby MQ a uvádí atributy, které se mají lišit od výchozí definice.

## Parametry

Klíčové slovo	Popis	Volby	Notes
<u>SVCNAME</u>	Název služby	Hodnota znaku	Povinné, Klíč, Poziční 1
<u>MQMNAME</u>	Název správce front zpráv	<i>Hodnota znaku, *DFT</i>	Volitelný, Klíč, Poziční 2
<u>REPLACE</u>	Nahradit	<b>*NO, *YES</b>	Volitelné, Poziční 3
<u>TEXT</u>	Textový 'popis'	<i>Znaková hodnota, *BLANK, *SYSDFTSVC</i>	Volitelné, Poziční 4

Klíčové slovo	Popis	Volby	Notes
<u>STRCMD</u>	Spustit program	Jednoduché hodnoty: <b>*SYSDFTSVC</b> , *NONE Další hodnoty: <i>Kvalifikovaný název objektu</i>	Volitelné, Poziční 5
	Kvalifikátor 1: Spuštění programu	Název	
	Kvalifikátor 2: Knihovna	Název	
<u>STRARG</u>	Argumenty spuštění programu	<i>Znaková hodnota</i> , <b>*BLANK</b> , <b>*SYSDFTSVC</b>	Volitelné, Poziční 6
<u>ENDCMD</u>	Ukončit program	Jednoduché hodnoty: <b>*SYSDFTSVC</b> , *NONE Další hodnoty: <i>Kvalifikovaný název objektu</i>	Volitelné, Poziční 7
	Kvalifikátor 1: Ukončení programu	Název	
	Kvalifikátor 2: Knihovna	Název	
<u>ENDARG</u>	Argumenty ukončení programu	<i>Znaková hodnota</i> , <b>*BLANK</b> , <b>*SYSDFTSVC</b>	Volitelné, Poziční 8
<u>STDOUT</u>	Standardní výstup	<i>Znaková hodnota</i> , <b>*BLANK</b> , <b>*SYSDFTSVC</b>	Volitelné, Poziční 9
<u>STDERR</u>	Standardní chyba	<i>Znaková hodnota</i> , <b>*BLANK</b> , <b>*SYSDFTSVC</b>	Volitelné, Poziční 10
<u>Type</u>	Typ služby	<b>*SYSDFTSVC</b> , *CMD, *SVR	Volitelné, Poziční 11
<u>CONTROL</u>	Řízení služby	<b>*SYSDFTSVC</b> , *MANUAL, *QMGR, *STARTONLY	Volitelné, Poziční 12

### Název služby (SVCNAME)

Název nové definice služby MQ .

Možné hodnoty jsou:

#### jméno-slужby

Uvedte název definice služby. Maximální délka řetězce je 48 bajtů.

### Název správce front zpráv (MQMNAME)

Uvádí název správce front.

Možné hodnoty jsou:

#### \* DFT

Použít výchozího správce front.

#### jméno-správce-front

Název správce front zpráv.

## Nahradit (REPLACE)

Pokud definice služby se stejným názvem již existuje, určuje, zda bude nahrazen.

Možné hodnoty jsou:

### \*NO

Tato definice nenahradí žádnou existující definici služby se stejným názvem. Příkaz selže, jestliže pojmenovaná definice služby již existuje.

### \*YES

Nahradíte existující definici služby. Pokud neexistuje žádná definice se stejným názvem, je vytvořena nová definice.

## Text 'description' (TEXT)

Uvádí text, který stručně popisuje definici služby.

**Pozn.:** Délka pole je 64 bajtů a maximální počet znaků se sníží, pokud systém používá dvoubajtovou znakovou sadu (DBCS).

Možné hodnoty jsou:

### \* SYSDFTSVC

Hodnota tohoto atributu je převzata z výchozí systémové služby.

### \* PRÁZDNÝ

Text je nastavený na prázdný řetězec.

### description

Uveďte novou popisnou informaci.

## STRCMD (Spuštění programu)

Název programu, který má být spuštěn.

Možné hodnoty jsou:

### \* SYSDFTSVC

Hodnota tohoto atributu je převzata z výchozí systémové služby.

### start-příkaz

Název spustitelného příkazu spuštění.

## Argumenty spouštěcího programu (STRARG)

Argumenty předané do programu při spuštění.

Možné hodnoty jsou:

### \* SYSDFTSVC

Hodnota tohoto atributu je převzata z výchozí systémové služby.

### \* PRÁZDNÝ

Do příkazu pro spuštění nebyly předány žádné argumenty.

### příkazy start-command-argumenty

Argumenty předané do příkazu ke spuštění.

## Ukončení programu (ENDCMD)

Název spustitelného souboru, který má být spuštěn při požadavku na zastavení služby.

Možné hodnoty jsou:

### \* SYSDFTSVC

Hodnota tohoto atributu je převzata z výchozí systémové služby.

### **\* PRÁZDNÝ**

Neprovede se žádný příkaz end.

### **příkaz end-příkaz**

Název spustitelného příkazu ke spuštění.

## **Ukončení argumentů programu (ENDARG)**

Argumenty předané do koncového programu, když je požadováno zastavení služby.

Možné hodnoty jsou:

### **\* SYSDFTSVC**

Hodnota tohoto atributu je převzata z výchozí systémové služby.

### **\* PRÁZDNÝ**

Do příkazu end nebyly předány žádné argumenty.

### **argumenty-ukončení-příkazu**

Argumenty předané do koncového příkazu.

## **Standardní výstup (STDOUT)**

Cesta k souboru, do kterého je přesměrován standardní výstup obslužného programu.

Možné hodnoty jsou:

### **\* SYSDFTSVC**

Hodnota tohoto atributu je převzata z výchozí systémové služby.

### **\* PRÁZDNÝ**

Standardní výstup je vyřazen.

### **cesta stdout**

Standardní výstupní cesta.

## **Standardní chybový výstup (STDERR)**

Cesta k souboru, do kterého je přesměrována standardní chyba servisního programu.

Možné hodnoty jsou:

### **\* SYSDFTSVC**

Hodnota tohoto atributu je převzata z výchozí systémové služby.

### **\* PRÁZDNÝ**

Standardní chyba byla zrušena.

### **standardní chybový výstup**

Standardní chybová cesta.

## **Typ služby (TYPE)**

Režim, ve kterém se má spustit služba.

Možné hodnoty jsou:

### **\* SYSDFTSVC**

Hodnota pro tento atribut je převzata ze systémové výchozí služby.

### **\* CMD**

Když je příkaz spuštěn, je proveden, ale žádný stav se neshromažďuje ani nezobrazuje.

### **\*SVR**

Stav spustitelného souboru bude monitorován a zobrazen.

## Řízení služby (CONTROL)

Zda má být služba spuštěna automaticky při spuštění správce front.

Možné hodnoty jsou:

**\* SYSDFTSVC**

Hodnota pro tento atribut je převzata ze systémové výchozí služby.

**\* RUČNÍ**

Služba nebude automaticky spuštěna nebo zastavena.

**\* QMGR**

Služba bude spuštěna a zastavena, jak je spuštěn a zastaven správce front.

**\* POUZE START\_**

Služba bude spuštěna při spuštění správce front, avšak při zastavení správce front nebude požadováno zastavení.

## Příklady

Není

## Chybové zprávy

Neznámý

## Vytvoření tématu MQ (CRTMQMTOPTOP)

### Kde je povoleno spustit

Všechna prostředí (\*ALL)

### Bezpečnost podprocesů

Ano

Příkaz Vytvoření tématu MQ (CRTMQMTOPTOP) vytvoří nový objekt tématu MQ a uvádí atributy, které se liší od výchozího.

## Parametry

Klíčové slovo	Popis	Volby	Notes
<u>TOPNAME</u>	Název tématu	Hodnota znaku	Povinné, Klíč, Poziční 1
<u>MQMNAME</u>	Název správce front zpráv	<i>Hodnota znaku</i> , *DFT	Volitelný, Klíč, Poziční 2
<u>REPLACE</u>	Nahradit	*NO, *YES	Volitelné, Poziční 3
<u>TEXT</u>	Textový 'popis'	<i>Znaková hodnota</i> , *BLANK, *SYSDFTTOP	Volitelné, Poziční 4
<u>TOPICSTR</u>	Řetězec tématu	<i>Znaková hodnota</i> , *BLANK, *SYSDFTTOP	Volitelné, Poziční 5
<u>DURSUB</u>	Trvalé odběry	*SYSDFTTOP, *ASPARENT, *YES, *NO	Volitelné, Poziční 6
<u>MGDDURMDL</u>	Trvalá fronta modelu	<i>Hodnota znaku</i> , *NONE, *SYSDFTTOP	Volitelné, Poziční 7
<u>MGDNDURMDL</u>	Netrvalá modelová fronta	<i>Hodnota znaku</i> , *NONE, *SYSDFTTOP	Volitelné, Poziční 8



Klíčové slovo	Popis	Volby	Notes
<u>PUBENBL</u>	Publikovat	<b>*SYSDFTTOP</b> , *ASPARENT, *YES, *NO	Volitelné, Poziční 9
<u>SUBENBL</u>	Odebírat	<b>*SYSDFTTOP</b> , *ASPARENT, *YES, *NO	Volitelné, Poziční 10
<u>DFTPTY</u>	Výchozí priorita zpráv	0-9, <b>*SYSDFTTOP</b> , *ASPARENT	Volitelné, Poziční 11
<u>DFTMSGPST</u>	Výchozí trvalost zpráv	<b>*SYSDFTTOP</b> , *ASPARENT, *YES, *NO	Volitelné, Poziční 12
<u>DFTPUTRESP</u>	Odezva výchozího umístění	<b>*SYSDFTTOP</b> , *ASPARENT, *SYNC, *ASYN	Volitelné, Poziční 13
<u>WILDCARD</u>	Chování zástupného znaku	<b>*SYSDFTTOP</b> , *PASSTHRU, *BLOCK	Volitelné, Poziční 14
<u>PMSGDLV</u>	Doručení trvalé zprávy	<b>*SYSDFTTOP</b> , *ASPARENT, *ALL, *ALLDUR, *ALLAVAIL	Volitelné, Poziční 15
<u>NPMSGDLV</u>	Doručení netrvalé zprávy	<b>*SYSDFTTOP</b> , *ASPARENT, *ALL, *ALLDUR, *ALLAVAIL	Volitelné, Poziční 16
<u>Vlastní</u>	Vlastní atribut	<i>Znaková hodnota</i> , *BLANK, <b>*SYSDFTTOP</b>	Volitelné, Poziční 17

### Název tématu (TOPNAME)

Název nového objektu tématu produktu MQ , který má být vytvořen.

Možné hodnoty jsou:

#### jméno-tématu

Zadejte název nového objektu tématu MQ . Název může obsahovat ať 48 znaků.

### Název správce front zpráv (MQMNAME)

Uvádí název správce front.

Možné hodnoty jsou:

#### \* DFT

Použít výchozího správce front.

#### jméno-správce-front

Název správce front.

### Nahradit (REPLACE)

Pokud již objekt tématu se stejným názvem již existuje, určuje, zda bude nahrazen.

Možné hodnoty jsou:

#### \*NO

Tento objekt nenahradí žádný existující objekt tématu se stejným názvem. Příkaz selže, pokud jmenovaný objekt tématu již existuje.

**\*YES**

Nahradit existující objekt tématu. Pokud neexistuje žádný objekt se stejným názvem, vytvoří se nový objekt.

**Text 'description' (TEXT)**

Uvádí text, který stručně popisuje objekt tématu.

**Pozn.:** Délka pole je 64 bajtů a maximální počet znaků se sníží, pokud systém používá dvoubajtovou znakovou sadu (DBCS).

Možné hodnoty jsou:

**\* SYSDFTPOP**

Hodnota tohoto atributu je převzata z výchozího tématu systému.

**\* PRÁZDNÝ**

Text je nastavený na prázdný řetězec.

**description**

Uveďte novou popisnou informaci.

**Řetězec tématu (TOPICSTR)**

Určuje řetězec tématu reprezentovaný touto definicí objektu tématu.

Možné hodnoty jsou:

**řetězec tématu**

Uveďte maximálně 256 bajtů pro řetězec tématu.

**Pozn.:** Řetězce témat větší než 256 bajtů lze zadat pomocí MQSC.

**Trvalé odběry (DURSUB)**

Určuje, zda jsou aplikace povoleny k provedení trvalých odběrů v tomto tématu.

Možné hodnoty jsou:

**\* SYSDFTPOP**

Hodnota tohoto atributu je převzata z výchozího tématu systému.

**\*ASPARENT**

Údaj o tom, zda lze v tomto tématu provést trvalé odběry, je založen na nastavení prvního nadřazeného administrativního uzlu nalezeného ve stromu témat souvisejících s tímto tématem.

**\*YES**

Trvalé odběry lze provést na tomto tématu.

**\*NO**

Trvalé odběry nelze v tomto tématu provést.

**Trvalá modelová fronta (MGDDURMDL)**

Určuje název modelové fronty, která má být použita pro trvalé odběry, které vyžadují, aby správce front spravoval místa určené publikování.

Možné hodnoty jsou:

**\* SYSDFTPOP**

Hodnota tohoto atributu je převzata z výchozího tématu systému.

**trvalá-modelová-fronta**

Uveďte název modelové fronty.

## Netrvalá modelová fronta (MGDNDURMDL)

Určuje název modelové fronty, která má být použita pro netrvalé odběry, které vyžadují, aby správce front spravoval místa určení publikování.

Možné hodnoty jsou:

### \* SYSDFTPOP

Hodnota tohoto atributu je převzata z výchozího tématu systému.

### non-durable-model-queue

Uveďte název modelové fronty.

## Publikovat (PUBENBL)

Uvádí, zda mohou být zprávy publikovány do tématu.

Možné hodnoty jsou:

### \* SYSDFTPOP

Hodnota tohoto atributu je převzata z výchozího tématu systému.

### \*ASPARENT

Údaj o tom, zda zprávy mohou být publikovány do tohoto tématu, závisí na nastavení prvního nadřazeného administrativního uzlu nalezeného ve stromu témat souvisejících s tímto tématem.

### \*YES

Zprávy mohou být publikovány do tématu.

### \*NO

Zprávy nelze publikovat v rámci daného tématu.

## Odebírat (SUBENBL)

Uvádí, zda mají být aplikace povoleny pro přihlášení k odběru tohoto tématu.

Možné hodnoty jsou:

### \* SYSDFTPOP

Hodnota tohoto atributu je převzata z výchozího tématu systému.

### \*ASPARENT

Určuje, zda se aplikace mohou přihlásit k odběru tohoto tématu, a to na základě nastavení prvního nadřazeného administrativního uzlu nalezeného ve stromu témat souvisejících s tímto tématem.

### \*YES

Odběry mohou být k tomuto tématu provedeny.

### \*NO

Aplikace se nemohou přihlásit k odběru tohoto tématu.

## Výchozí priorita zprávy (DFTPTY)

Určuje výchozí prioritu zpráv publikovaných v rámci daného tématu.

Možné hodnoty jsou:

### \* SYSDFTPOP

Hodnota tohoto atributu je převzata z výchozího tématu systému.

### \*ASPARENT

Výchozí priorita je založena na nastavení prvního nadřazeného administrativního uzlu nalezeného ve stromu témat souvisejících s tímto tématem.

### priorita-hodnota

Uveďte hodnotu v rozsahu od 0 do 9.

## Výchozí trvalost zpráv (DFTMSGPST)

Určuje perzistenci zpráv, která má být použita v případě, že aplikace určují volbu MQPER\_PERSISTENCE\_AS\_TOPIC\_DEF.

Možné hodnoty jsou:

### \* SYSDFTPOP

Hodnota tohoto atributu je převzata z výchozího tématu systému.

### \*ASPARENT

Výchozí perzistence je založena na nastavení prvního nadřazeného administrativního uzlu nalezeného ve stromu témat souvisejících s tímto tématem.

### \*YES

Zprávy v této frontě se uchovají i po restartu správce front.

### \*NO

Zprávy v této frontě se po restartu správce front ztratí.

## Výchozí odezva Put (DFTPUTRESP)

Určuje typ odezvy vyžadované pro volání MQPUT a MQPUT1, pokud aplikace určují volbu MQPMO\_RESPONSE\_AS\_Q\_DEF.

Možné hodnoty jsou:

### \* SYSDFTPOP

Hodnota tohoto atributu je převzata z výchozího tématu systému.

### \*ASPARENT

Výchozí typ odezvy je založen na nastavení prvního nadřazeného administrativního uzlu nalezeného ve stromu témat souvisejících s tímto tématem.

### \* SYNCHRONIZACE

Určení této hodnoty zajistí, že příkazy pro operace umístění do fronty, určené volbou MQPMO\_RESPONSE\_AS\_Q\_DEF budou vydány, jako by byla uvedena volba MQPMO\_SYNC\_RESPONSE. Pole v MQMD a MQPMO jsou vráceny správcem front do aplikace.

### \* ASYNCHRONNÍ

Určení této hodnoty zabezpečí, že příkazy pro operace umístění do fronty, určené volbou MQPMO\_RESPONSE\_AS\_Q\_DEF budou vždy vydány, jako by byla uvedena volba MQPMO\_ASYNC\_RESPONSE. Některá pole v MQMD a MQPMO nejsou správcem front vrácena do aplikace. Zlepšení výkonu lze zobrazit u zpráv vložených v transakci nebo v netrvalých zprávách.

## Chování zástupného znaku (WILDCARD)

Určuje chování odběrů se zástupnými znaky s ohledem na toto téma.

Možné hodnoty jsou:

### \* SYSDFTPOP

Hodnota tohoto atributu je převzata z výchozího tématu systému.

### \* PRŮCHOZÍ

Odběry provedené v tématu zástupných znaků, které jsou méně specifické než řetězec tématu v tomto objektu tématu, budou přijímat publikování z tohoto tématu a do řetězců témat specifitějších než toto téma.

### \* BLOK

Odběry provedené v tématu zástupných znaků, které jsou méně specifické než řetězec tématu v tomto objektu tématu, nebudou přijímat publikování z tohoto tématu nebo do řetězců témat specifitějších než toto téma.

## Doručení trvalé zprávy (PMSGDLV)

Určuje doručovací mechanismus pro trvalé zprávy publikované v rámci tohoto tématu.

Možné hodnoty jsou:

### \* SYSDFTPOP

Hodnota tohoto atributu je převzata z výchozího tématu systému.

### \*ASPARENT

Použitý mechanismus doručení je založen na nastavení prvního nadřazeného administrativního uzlu nalezeného ve stromu témat souvisejících s tímto tématem.

### \*ALL

Trvalé zprávy musí být doručeny všem odběratelům, bez ohledu na trvalost pro volání MQPUT, aby bylo možné hlásit úspěch. Pokud selže doručení zprávy některému z odběratelů, není zpráva přijata žádným z dalších odběratelů a volání MQPUT se nezdaří.

### \*ALLDUR

Trvalé zprávy musí být doručeny všem trvalým odběratelům. Fakt, že selhalo doručení trvalé zprávy některým netrvalým odběratelům neznámá, že bude na volání MQPUT vrácena chyba. Pokud dojde k selhání doručení pro trvalé odběratele, neobdrží zprávu a volání MQPUT zprávu a volání MQPUT selže.

### \*ALLAVAIL

Trvalé zprávy jsou doručeny všem odběratelům, kteří mohou přijmout zprávu. Fakt, že selhalo doručení zprávy některému z odběratelů, nezabrání jejímu doručení ostatním odběratelům.

## Doručení netrvalé zprávy (NPMSGDLV)

Určuje doručovací mechanismus pro netrvalé zprávy publikované v rámci tohoto tématu.

Možné hodnoty jsou:

### \* SYSDFTPOP

Hodnota tohoto atributu je převzata z výchozího tématu systému.

### \*ASPARENT

Použitý mechanismus doručení je založen na nastavení prvního nadřazeného administrativního uzlu nalezeného ve stromu témat souvisejících s tímto tématem.

### \*ALL

Netrvalé zprávy musí být doručeny všem odběratelům, bez ohledu na trvalost pro volání MQPUT, aby bylo možné hlásit úspěch. Pokud selže doručení zprávy některému z odběratelů, není zpráva přijata žádným z dalších odběratelů a volání MQPUT se nezdaří.

### \*ALLDUR

Netrvalé zprávy musí být doručeny všem trvalým odběratelům. Fakt, že selhalo doručení trvalé zprávy některým netrvalým odběratelům neznámá, že bude na volání MQPUT vrácena chyba. Pokud dojde k selhání doručení pro trvalé odběratele, neobdrží zprávu a volání MQPUT zprávu a volání MQPUT selže.

### \*ALLAVAIL

Netrvalé zprávy jsou doručeny všem odběratelům, kteří mohou přijmout zprávu. Fakt, že selhalo doručení zprávy některému z odběratelů, nezabrání jejímu doručení ostatním odběratelům.

## Vlastní atribut (CUSTOM)

Tento atribut je vyhrazen pro konfiguraci nových funkcí před zavedením oddělených atributů. Tento popis bude aktualizován při použití funkcí používajících tento atribut. V okamžiku, kdy neexistují smysluplné hodnoty pro *CUSTOM*, ponechte ji prázdné.

Možné hodnoty jsou:

### \* SYSDFTPOP

Hodnota tohoto atributu je převzata z výchozího tématu systému.

### \* PRÁZDNÝ

Text je nastavený na prázdný řetězec.

### vlastní

Zadejte nula nebo více atributů jako dvojice názvu atributu a hodnoty, oddělených alespoň jedním mezerou. Dvojice názvu atributu a hodnoty musí mít tvar NAME (VALUE) a musí být zadány velkými písmeny. Jednoduché uvozovky musí být uvozeny jiným jednoduchou uvozovkou.

### Příklady

Není

### Chybové zprávy

Neznámý

## Konverze datového typu MQ (CVTMQMDTA)

### Kde je povoleno spustit

Všechna prostředí (\*ALL)

### Bezpečnost podprocesů

Ano

Příkaz Převod datového typu MQ (CVTMQMDTA) vytvoří fragment kódu pro provedení konverze dat na strukturách datových typů, pro použití ukončovacím programem pro převod dat.

Informace o tom, jak používat uživatelskou proceduru pro převod dat, naleznete v příručce IBM MQ Application Programming Guide.

Podpora se poskytuje pouze pro programovací jazyk C.

### Parametry

Klíčové slovo	Popis	Volby	Notes
<u>FromFile</u>	Vstupní soubor	Kvalifikovaný název objektu	Povinné, Poziční 1
	Kvalifikátor 1: Vstupní soubor	Název	
	Kvalifikátor 2: Knihovna	<i>Název</i> , *LIBL, *CURLIB	
<u>FROMMBR</u>	Člen obsahující vstup	Název	Povinné, Poziční 2
<u>TOFILE</u>	Soubor pro příjem výstupu	Kvalifikovaný název objektu	Povinné, Poziční 3
	Kvalifikátor 1: Soubor pro příjem výstupu	Název	
	Kvalifikátor 2: Knihovna	<i>Název</i> , *LIBL, *CURLIB	
<u>TOMBR</u>	Člen pro příjem výstupu	<i>Název</i> , *FROMMBR	Volitelné, Poziční 4
<u>RPLTOMBR</u>	Nahradit pro člena	*YES, *NO	Volitelné, Poziční 5

### Vstupní soubor (FROMFILE)

Uvádí kvalifikované jméno souboru, ve tvaru KNIHOVNA/SOUBOR, který obsahuje data ke konverzi.

Možné hodnoty jsou:

**\* LIBL**

V seznamu knihoven se vyhledá název souboru.

**\* CURLIB**

Je použita aktuální knihovna.

**z-knihovny-název**

Uveďte název knihovny, která se má použít.

**z-souboru-název**

Uveďte jméno souboru, který obsahuje data ke konverzi.

**Člen obsahující vstup (FROMMBR)**

Uvádí jméno členu obsahujícího data ke konverzi.

Možné hodnoty jsou:

**z-člena-name**

Uvádí jméno členu obsahujícího data ke konverzi.

**Soubor pro přijetí výstupu (TOFILE)**

Uvádí kvalifikované jméno souboru, ve tvaru KNIHOVNA/SOUBOR, které obsahuje konvertovaná data.

Možné hodnoty jsou:

**\* LIBL**

V seznamu knihoven se vyhledá název souboru.

**\* CURLIB**

Je použita aktuální knihovna.

**jméno-knihovny-knihovny**

Uveďte název knihovny, která se má použít.

**jméno-souboru-k-souboru**

Uveďte jméno souboru, kam se mají uložit zkonvertovaná data.

**Člen pro příjem výstupu (TOMBR)**

Uvádí jméno členu obsahujícího zkonvertovaná data.

Možné hodnoty jsou:

**\* FROMMBR**

Používá se jméno z-členu.

**jméno-člena-členu**

Uveďte jméno členu obsahujícího zkonvertovaná data.

**Zaměnit na člen (RPLTOMBR)**

Uvádí, zda zkonvertovaná data nahradí existující člen.

Možné hodnoty jsou:

**\*YES**

Zkonvertovaná data nahradí existující člen.

**\*NO**

Zkonvertovaná data nenahradí existující člen.

**Příklady**

Není

## Chybové zprávy

Neznámý

## Odstranění správce front zpráv (DLTMQM)

### Kde je povoleno spustit

Všechna prostředí (\*ALL)

### Bezpečnost podprocesů

Ano

Příkaz Odstranění správce front zpráv (DLTMQM) odstraní uvedeného lokálního správce front.

### Parametry

Klíčové slovo	Popis	Volby	Notes
<u>MQMNAME</u>	Název správce front zpráv	Hodnota znaku	Povinné, Poziční 1

### Název správce front zpráv (MQMNAME)

Uvádí název správce front zpráv.

### jméno-správce-front

Uvedte název správce front. Název může obsahovat až 48 znaků. Pokud systém používá dvoubajtovou znakovou sadu (DBCS), bude maximální počet znaků zredukován.

### Příklady

Není

## Chybové zprávy

Neznámý

## Odstranění objektu MQ AuthInfo (DLTMQMAUTI)

### Kde je povoleno spustit

Všechna prostředí (\*ALL)

### Bezpečnost podprocesů

Ano

Příkaz Odstranění objektu MQ AuthInfo (DLTMQMAUTI) odstraní existující objekt ověřovacích informací produktu MQ .

### Parametry

Klíčové slovo	Popis	Volby	Notes
<u>AINAME</u>	Název AuthInfo	Hodnota znaku	Povinné, Poziční 1
<u>MQMNAME</u>	Název správce front zpráv	Hodnota znaku, *DFT	Volitelné, Poziční 2

### Název AuthInfo (AINAME)

Název objektu ověřovacích informací, který se má odstranit.

Pokud jej má aplikace otevřený, příkaz selže.



Možné hodnoty jsou:

**authentication-information-name**

Uvedte název objektu ověřovacích informací. Maximální délka řetězce je 48 znaků.

**Název správce front zpráv (MQMNAME)**

Název správce front.

Možné hodnoty jsou:

**\* DFT**

Použití výchozího správce front.

**jméno-správce-front**

Název existujícího správce front zpráv. Maximální délka řetězce je 48 znaků.

**Příklady**

Není

**Chybové zprávy**

Neznámý

**Odstranit zprostředkovatele publikování/odběru MQ (DLTMQMBRK)**

**Kde je povoleno spustit**

Všechna prostředí (\*ALL)

**Bezpečnost podprocesů**

Ano

Příkaz odstranění zprostředkovatele IBM MQ (DLTMQMBRK) se používá k odstranění zprostředkovatele. Když je tento příkaz zadán, musí být zprostředkovatel zastaven a správce fronty musí být spuštěn. Pokud je již zprostředkovatel spuštěn, musíte před zadáním tohoto příkazu zadat ENDMQMBRK. Pro vymazání více než jednoho zprostředkovatele v hierarchii je nezbytné, abyste v daném okamžiku každého zprostředkovatele zastavili (pomocí příkazu ENDMQMBRK) a vymazali. Neměli byste zprostředkovatele zastavit v hierarchii, a pak se pokoušet je vymazat.

**Parametry**

Klíčové slovo	Popis	Volby	Notes
<u>MQMNAME</u>	Název správce front zpráv	Hodnota znaku	Povinné, Poziční 1

**Název správce front zpráv (MQMNAME)**

Uvádí název správce front.

**jméno-správce-front**

Uvedte název správce front.

**Příklady**

Není

**Chybové zprávy**

Neznámý

## Výmaz kanálu MQ (DLTMQMCHL)

### Kde je povoleno spustit

Všechna prostředí (\*ALL)

### Bezpečnost podprocesů

Ano

Příkaz Odstranění kanálu MQ (DLTMQMCHL) odstraní uvedenou definici kanálu.

### Parametry

Klíčové slovo	Popis	Volby	Notes
<u>CHLNAME</u>	Název kanálu	Hodnota znaku	Povinné, Poziční 1
<u>MQMNAME</u>	Název správce front zpráv	<i>Hodnota znaku, *DFT</i>	Volitelné, Poziční 2
<u>CHLTYPE</u>	Typ kanálu	*RCVR, *SDR, *SVR, *RQSTR, *SVRCN, *CLUSSDR, *CLUSRCVR, <b>*NONCLT</b> , *CLTCN	Volitelné, Poziční 3

### Název kanálu (CHLNAME)

Uvádí název definice kanálu.

Možné hodnoty jsou:

#### **název-kanálu**

Uveďte název kanálu.

### Název správce front zpráv (MQMNAME)

Uvádí název správce front zpráv.

Možné hodnoty jsou:

#### **\* DFT**

Použije se výchozí správce front. Pokud nemáte na systému definovaného výchozího správce front, příkaz selže.

#### **jméno-správce-front-zpráv**

Název správce front zpráv.

### Typ kanálu

Uvádí typ kanálu, který se má odstranit.

Možné hodnoty jsou:

#### **\* NECLT**

Libovolný typ kanálu, který není kanálem připojení klienta, který odpovídá názvu kanálu.

#### **\*SDR**

Kanál odesílatele

#### **\*SVR**

Kanál serveru

#### **\*RCVR**

Kanál příjemce

#### **\*RQSTR**

Kanál žadatele

**\*SVRCN**

Kanál připojení serveru

**\*CLUSSDR**

Odesílací kanál klastru

**\*CLUSRCVR**

Přijímací kanál klastru

**\*CLTCN**

Kanál připojení klienta

**Příklady**

Není

**Chybové zprávy**

Neznámý

**Výmaz modulu listener MQ (DLTMQMLSR)****Kde je povoleno spustit**

Všechna prostředí (\*ALL)

**Bezpečnost podprocesů**

Ano

Příkaz Odstranění objektu listeneru MQ (DLTMQMLSR) odstraní existující objekt listeneru MQ.

**Parametry**

Klíčové slovo	Popis	Volby	Notes
<u>Číslo LSRNAME</u>	Název modulu listener	Hodnota znaku	Povinné, Poziční 1
<u>MQMNAME</u>	Název správce front zpráv	<i>Hodnota znaku, *DFT</i>	Volitelné, Poziční 2

**Název modulu listener (LSRNAME)**

Název objektu listeneru, který se má odstranit.

Možné hodnoty jsou:

**název\_modulu\_listener**

Uveďte název definice listeneru. Maximální délka řetězce je 48 bajtů.

**Název správce front zpráv (MQMNAME)**

Uvádí název správce front.

Možné hodnoty jsou:

**\* DFT**

Použít výchozího správce front.

**jméno-správce-front**

Název správce front zpráv.

**Příklady**

Není

## Chybové zprávy

Neznámý

## Odstranění seznamu názvů MQ (DLTMQMNL)

### Kde je povoleno spustit

Všechna prostředí (\*ALL)

### Bezpečnost podprocesů

Ano

Příkaz Odstranění seznamu názvů MQ (DLTMQMNL) odstraní uvedený seznam názvů ve vybraném lokálním správci front.

## Parametry

Klíčové slovo	Popis	Volby	Notes
<u>Namelist, Seznam názvů</u>	Seznam názvů	Hodnota znaku	Povinné, Poziční 1
<u>MQMNAME</u>	Název správce front zpráv	<i>Hodnota znaku, *DFT</i>	Volitelné, Poziční 2

## Seznam názvů (NAMELIST)

Název seznamu názvů, který má být odstraněn.

### seznam názvů

Zadejte název seznamu názvů. Maximální délka řetězce je 48 bajtů.

## Název správce front zpráv (MQMNAME)

Uvádí název správce front zpráv.

Možné hodnoty jsou:

### \* DFT

Použije se výchozí správce front.

### jméno-správce-front-zpráv

Uveďte název správce front.

## Příklady

Není

## Chybové zprávy

Neznámý

## Odstranění procesu MQ (DLTMQMPRC)

### Kde je povoleno spustit

Všechna prostředí (\*ALL)

### Bezpečnost podprocesů

Ano

Příkaz Odstranění procesu MQ (DLTMQMPRC) odstraní existující definici procesu MQ .

## Parametry

Klíčové slovo	Popis	Volby	Notes
<u>NÁZEV TISKÁRNY</u>	Název procesu	Hodnota znaku	Povinné, Poziční 1
<u>MQMNAME</u>	Název správce front zpráv	<i>Hodnota znaku, *DFT</i>	Volitelné, Poziční 2

### Název procesu (PRCNAME)

Název definice procesu, která má být odstraněna. Pokud má aplikace tento proces otevřený, příkaz selže.

Možné hodnoty jsou:

#### jméno-procesu

Uveďte název definice procesu. Maximální délka řetězce je 48 bajtů.

### Název správce front zpráv (MQMNAME)

Uvádí název správce front.

Možné hodnoty jsou:

#### \* DFT

Použití výchozího správce front.

#### jméno-správce-front

Název správce front zpráv.

## Příklady

Není

## Chybové zprávy

Neznámý

## Odstranění fronty MQ (DLTMQM)

### Kde je povoleno spustit

Všechna prostředí (\*ALL)

### Bezpečnost podprocesů

Ano

Příkaz Odstranění fronty MQ (DLTMQM) odstraní frontu MQ .

Jestliže se jedná o lokální frontu, musí být prázdná, má-li příkaz skončit úspěšně. K vymazání všech zpráv z lokální fronty lze použít příkaz CLRMQM.

Příkaz selže, pokud aplikace má:

- Otevřenou tuto frontu
- Frontu, která se váže na tuto otevřenou frontu
- Otevřenou frontu, která se váže prostřednictvím této definice jako alias správce front.

Aplikace používající definici jako alias odpovědní fronty však nezpůsobí selhání tohoto příkazu.

## Parametry

Klíčové slovo	Popis	Volby	Notes
<u>QNAME</u>	Název fronty	Hodnota znaku	Povinné, Poziční 1

Klíčové slovo	Popis	Volby	Notes
<u>MQMNAME</u>	Název správce front zpráv	Hodnota znaku, <b>*DFT</b>	Volitelné, Poziční 2

### Název fronty (QNAME)

Název fronty.

Možné hodnoty jsou:

#### jméno-fronty

Uveďte název fronty.

### Název správce front zpráv (MQMNAME)

Uvádí název správce front zpráv.

Možné hodnoty jsou:

#### \* DFT

Použít výchozího správce front.

#### jméno-správce-front

Uveďte název správce front.

### Příklady

Není

### Chybové zprávy

Neznámý

## Odstranění odběru MQ (DLTMQMSUB)

#### Kde je povoleno spustit

Všechna prostředí (\*ALL)

#### Bezpečnost podprocesů

Ano

Příkaz Odstranění odběru MQ (DLTMQMSUB) odstraní existující odběr MQ.

### Parametry

Klíčové slovo	Popis	Volby	Notes
<u>SUBID</u>	Identifikátor odběru	Hodnota znaku, <b>*NONE</b>	Volitelné, Poziční 1
<u>SUBNAME</u>	Název odběru	Hodnota znaku, <b>*NONE</b>	Volitelné, Poziční 2
<u>MQMNAME</u>	Název správce front zpráv	Hodnota znaku, <b>*DFT</b>	Volitelné, Poziční 3

### Identifikátor odběru (SUBID)

Identifikátor odběru, který se má odstranit.

Možné hodnoty jsou:

#### název-odběru

Uveďte maximálně 256 bajtů pro název odběru.

**Poznámka:** Názvy odběrů větší než 256 bajtů lze zadat pomocí MQSC.

### Název odběru (SUBNAME)

Název odběru, který se má odstranit.

Možné hodnoty jsou:

#### **název-odběru**

Uveďte maximálně 256 bajtů pro název odběru.

**Poznámka:** Názvy odběrů větší než 256 bajtů lze zadat pomocí MQSC.

### Název správce front zpráv (MQMNAME)

Uvádí název správce front.

Možné hodnoty jsou:

#### **\* DFT**

Použít výchozího správce front.

#### **jméno-správce-front**

Název správce front.

### Příklady

Není

### Chybové zprávy

Neznámý

## Odstranění služby MQ (DLTMQMSVC)

#### **Kde je povoleno spustit**

Všechna prostředí (\*ALL)

#### **Bezpečnost podprocesů**

Ano

Příkaz Odstranění objektu služby MQ (DLTMQMSVC) odstraní existující objekt služby MQ .

### Parametry

Klíčové slovo	Popis	Volby	Notes
<u>SVCNAME</u>	Název služby	Hodnota znaku	Povinné, Poziční 1
<u>MQMNAME</u>	Název správce front zpráv	<i>Hodnota znaku, *DFT</i>	Volitelné, Poziční 2

### Název služby (SVCNAME)

Název objektu služby, který má být odstraněn.

Možné hodnoty jsou:

#### **jméno-slужby**

Uveďte název definice služby. Maximální délka řetězce je 48 bajtů.

### Název správce front zpráv (MQMNAME)

Uvádí název správce front.

Možné hodnoty jsou:

**\* DFT**

Pouliť výchozího správce front.

**jméno-správce-front**

Název správce front zpráv.

**Příklady**

Není

**Chybové zprávy**

Neznámý

## Odstranění tématu MQ (DLTMQMTOP)

**Kde je povoleno spustit**

Všechna prostředí (\*ALL)

**Bezpečnost podprocesů**

Ano

Příkaz Odstranit téma MQ (DLTMQMTOP) odstraní existující objekt tématu MQ .

**Parametry**

Klíčové slovo	Popis	Volby	Notes
<u>TOPNAME</u>	Název tématu	Hodnota znaku	Povinné, Poziční 1
<u>MQMNAME</u>	Název správce front zpráv	<i>Hodnota znaku, *DFT</i>	Volitelné, Poziční 2

### Název tématu (TOPNAME)

Název objektu tématu, který má být odstraněn. Pokud má aplikace toto téma otevřené, příkaz selže.

Možné hodnoty jsou:

**jméno-tématu**

Uvedte název objektu tématu. Maximální délka řetězce je 48 bajtů.

### Název správce front zpráv (MQMNAME)

Uvádí název správce front.

Možné hodnoty jsou:

**\* DFT**

Použití výchozího správce front.

**jméno-správce-front**

Název správce front.

**Příklady**

Není

**Chybové zprávy**

Neznámý



## Výpis konfigurace MQ (DMPMQMCFG)

<b>Kde je povoleno spustit:</b>	<b>Bezpečnost podprocesů:</b>
Všechna prostředí (*ALL)	Ano

Příkaz Vypsat konfiguraci MQ (DMPMQMCFG) se používá k výpisu konfiguračních objektů a oprávnění správce front.

### Parametry

Klíčové slovo	Popis	Volby	Notes
<u>MQMNAME</u>	Název správce front zpráv	<i>Hodnota znaku, *ALL</i>	Volitelné, Poziční 1
<u>OBJEKT</u>	Název objektu	<i>Hodnota znaku, *ALL</i>	Volitelné, Poziční 2
<u>ObjType</u>	Typ objektu	<b>*ALL, *AUTHINFO, *CHL, *CLTCN, *COMMINFO, *LSR, *NMLIST, *PRC, *Q, *MQM, *SVC, *SUB, *TOPIC</b>	Volitelné, Poziční 3
<u>EXPTYPE</u>	Typ exportu	<b>*ALL, *OBJECT, *AUTHREC, *CHLAUTH</b>	Volitelné, Poziční 4
<u>EXPATTR</u>	Atributy exportu	<b>*NONDEF, *ALL</b>	Volitelné, Poziční 5
<u>Varování</u>	Varování	<b>*NO, *YES</b>	Volitelné, Poziční 6
<u>Výstup</u>	Výstup	<b>*MQSC, *ONELINE, *SETMQAUT, *GRMQMAUT</b>	Volitelné, Poziční 7
<u>Klient</u>	Připojení klienta	<b>*NO, *YES, *CHL</b>	Volitelné, Poziční 8
<u>KLIENTACE</u>	Definice kanálu MQSC	<i>Hodnota znaku, *NONE</i>	Volitelné, Poziční 9
<u>MSGSEQNUM</u>	Pořadové číslo zprávy	1-999999999, <b>*NORESET</b>	Volitelné, Poziční 10
<u>RPLYQ</u>	Fronta odpovědí	<i>Znaková hodnota, 'SYSTEM.DEFAULT.MODEL.QUEUE'</i>	Volitelné, Poziční 11
<u>RMTMQMNAME</u>	Vzdálený správce front zpráv	<i>Hodnota znaku, *NONE</i>	Volitelné, Poziční 12
<u>TOFILE</u>	Soubor pro příjem výstupu	<i>Kvalifikovaný název objektu</i>	Volitelné, Poziční 13
	Kvalifikátor 1: Soubor pro příjem výstupu	<i>název</i>	
	Kvalifikátor 2: Knihovna	<i>Název, *LIBL</i>	
<u>TOMBR</u>	Člen pro příjem výstupu	<i>název</i>	Volitelné, Poziční 14

### Název správce front zpráv (MQMNAME)

Uvádí název správce front IBM MQ , pro který se mají zobrazit informace o objektu.

Možné hodnoty jsou:

**\* DFT**

**jméno-správce-front**

Název existujícího správce front zpráv. Maximální délka řetězce je 48 znaků.

## Název objektu (OBJ)

Uvádí názvy objektů, které mají být vypsány. Jedná se o 48znakový objekt MQ nebo generický název objektu.

Možné hodnoty jsou:

### **\*ALL**

Budou vypsány všechny objekty uvedeného typu (OBJTYPE).

### ***generický-objekt-název***

Uveďte generický název objektů. Generické jméno je znakový řetězec následován hvězdičkou (\*). Například ABC\*. Zvolí všechny objekty s názvy začínající na řetězec znaků.

Zadání požadovaného názvu do uvozovek zajistí, že váš výběr bude přesně to, co jste zadali.

Nemůžete vybrat všechna velká a malá verze generického názvu na jednom panelu, aniž byste požadovali všechny názvy.

### ***název-objektu***

Název objektu, pro který se má zobrazit odpovídající název a typ.

## Typ objektu (OBJTYPE)

Uvádí typ objektů, které mají být vypsány.

Možné hodnoty jsou:

### **\*ALL**

Všechny objekty MQ s názvy uvedenými pomocí OBJ.

### **\*AUTHINFO**

Všechny objekty ověřovacích informací MQ s názvy uvedenými pomocí OBJ.

### **\*CHL**

Všechny objekty kanálu MQ s názvy uvedenými pomocí OBJ.

### **\*CLTCN**

Všechny objekty připojení klienta MQ s názvy uvedenými pomocí OBJ.

### **\*COMMINFO**

Všechny objekty s informacemi o komunikaci MQ s názvy uvedenými pomocí OBJ.

### **\*LSR**

Všechny objekty modulu listener MQ s názvy uvedenými pomocí OBJ.

### **\*NMLIST**

Všechny objekty seznamu názvů MQ s názvy uvedenými pomocí OBJ.

### **\*PRC**

Všechny objekty procesů MQ s názvy uvedenými pomocí OBJ.

### **\*Q**

Všechny objekty front MQ s názvy uvedenými pomocí OBJ.

### **\*MQM**

Objekt správce front.

### **\*SVC**

Všechny objekty služby MQ s názvy uvedenými pomocí OBJ.

### **\*TOPIC**

Všechny objekty tématu MQ s názvy uvedenými pomocí OBJ.

## Typ exportu (EXPTYPE)

Uvádí typ exportu.

Možné hodnoty jsou:

**\*ALL**

Budou vypsány všechny informace o konfiguraci objektu, oprávnění a odběru MQ.

**\* OBJEKT**

Budou vypsány jen informace o objektu MQ.

**\* AUTHREC**

Budou vypsány jen informace o oprávnění MQ.

**\* CHLAUTH**

Budou vypsány jen informace o oprávnění kanálu MQ.

**\* SUB**

Budou vypsány jen informace o trvalém odběru MQ.

**Exportovat atributy (EXPATTR)**

Uvádí atributy, které se mají exportovat.

Možné hodnoty jsou:

**\* NEDEF**

Budou vypsány pouze hodnoty atributů, které nejsou výchozí.

**\*ALL**

Budou vypsány všechny hodnoty atributů.

**Varování (WARN)**

Uvádí, zda mají být během výpisu generována varování, například je-li příkaz vydán vůči novému správci front nebo zjistí poškozený objekt.

Možné hodnoty jsou:

**\*NO**

Během výpisu nebudou vydány žádné varovné zprávy.

**\*YES**

Během výpisu budou vydány varovné zprávy.

**Výstup (OUTPUT)**

Uvádí formát výstupu výpisu.

Možné hodnoty jsou:

**\* MQSC**

Výstupní formát je ve formátu příkazů MQSC, který lze použít jako vstup pro příkazy RUNMQSC nebo STRMQMMQSC.

**\* ONELINE**

Výstupní formát je ve formátu příkazů MQSC formátovaných do jednořádkových záznamů, což je vhodné pro použití s nástroji pro porovnávání řádků.

**\* SETMQAUT**

Výstupní formát je ve formě příkazů setmqaut, který je vhodný pro použití s Windows nebo SYSTÉM UNIX.

**\* GRMQMAUT**

Formát výstupu je ve formě příkazů GRMQMAUT, což je vhodné pro generování programu CL na platformě IBM i .

**Připojení klienta (CLIENT)**

Uvádí, zda se má použít připojení klienta ke správci front.

Možné hodnoty jsou:

**\*NO**

Příkaz se nejprve pokusí o připojení s vazbou serveru, pokud se nezdaří, pokusí se o připojení klienta.

**\*YES**

Příkaz se pokusí připojit pomocí výchozího procesu připojení klienta. Je-li nastavena proměnná prostředí MQSERVER, potlačí použití tabulky kanálů připojení klienta.

**\*CHL**

Příkaz se pokusí připojit ke správci front pomocí dočasné definice kanálu definované řetězcem MQSC uvedeným v parametru CLIENTCHL.

**Definice kanálu MQSC (CLIENTCHL)**

Prostřednictvím syntaxe MQSC uvádí dočasnou definici kanálu klienta pro použití během připojení ke správci front.

Možné hodnoty jsou:

**\* ŽÁDNÉ**

Při připojení ke správci front se nepoužije dočasná definice kanálu klienta.

**mjsc-define-channel-string**

Příkaz se pokusí sestavit dočasnou definici kanálu klienta pomocí příkazu MQSC uvedeného v tomto parametru. Příkaz MQSC musí definovat všechny povinné atributy pro kanál připojení klienta, například:

```
"DEFINE CHANNEL(MY.CHL) CHLTYPE(CLNTCONN) CONNAME(MYHOST.MYCORP.COM(1414))"
```

**Pořadové číslo zprávy (MSGSEQNUM)**

Uvádí, zda se mají během výpisu objektů kanálu generovat příkazy resetování kanálu, pro typy kanálů odesílatel, server a klastr.

Možné hodnoty jsou:

**\* NORESET**

Do výpisu nebudou zahrnuty žádné příkazy resetování kanálu.

**1 - 999999999**

Uveďte pořadové číslo zprávy pro příkazy resetování kanálu, které budou zahrnuty do výpisu.

**Fronta odpovědí (RPLYQ)**

Uvádí název fronty použité pro příjem odpovědí PCF na dotazy informací o konfiguraci.

Možné hodnoty jsou:

**SYSTEM.DEFAULT.MODEL.QUEUE**

Výchozí fronta modelu, což je dynamická fronta, která pro příjem odpovědí bude vygenerována.

**jméno-fronty-k-odpovědi**

Uvádí název fronty pro odpovědi.

**Vzdálený správce front zpráv (RMTMQMNAME)**

Uvádí název vzdáleného správce front MQ, pro kterého se mají informace o objektu zobrazit.

Možné hodnoty jsou:

**\* ŽÁDNÉ**

Informace o konfiguraci budou shromažďovány ze správce front uvedeného parametrem MQMNAME.

**název-vzdáleného-správce-front**

Uveďte název vzdáleného správce front. Dotazovací příkazy PCF se vydávají správci front uvedenému v RMTMQMNAME prostřednictvím správce front uvedeného v MQMNAME, což je známé jako režim zařazený do fronty. \

## Soubor pro přijetí výstupu (TOFILE)

Uvádí úplný název souboru ve formátu KNIHOVNA/SOUBOR, který se použije k uložení vypsaných konfiguračních dat. SOUBOR by měl být vytvořen s délkou záznamu 240, jinak by mohly být informace o konfiguraci zkráceny.

Možné hodnoty jsou:

### \* LIBL

V seznamu knihoven se vyhledá název souboru.

### \* CURLIB

Je použita aktuální knihovna.

### ***název-knihovny***

Uveďte název knihovny, která se má použít.

### ***jméno-souboru-k-souboru***

Uveďte název souboru, který bude obsahovat konfigurační data.

## Člen pro příjem výstupu (TOMBR)

Uvádí název členu, který bude obsahovat vypsaná konfigurační data.

Možné hodnoty jsou:

### ***název-člen-člena***

Uveďte název členu, který bude obsahovat konfigurační data.

## Příklady

Chcete-li tyto příklady učinit, musíte se ujistit, že je váš systém nastaven pro vzdálenou operaci MQSC. Informace naleznete v tématu [Příprava správců front pro vzdálenou administraci](#) a [Příprava kanálů a přenosových front pro vzdálenou administraci](#).

```
DMPMQMCFG MQMNAME('MYQMGR') CLIENT(*YES) CLIENTCHL(''DEFINE CHANNEL(SYSTEM.ADMIN.SVRCONN)
CHLTYPE(CLNTCONN) CONNAME('myhost.mycorp.com(1414)')'')
```

vypíše všechny informace o konfiguraci ze vzdáleného správce front *MYQMGR* ve formátu MQSC a vytvoří ad hoc připojení klienta ke správci front pomocí kanálu klienta nazvaného *SYSTEM.ADMIN.SVRCONN*.

**Poznámka:** Je třeba zajistit, aby kanál připojení serveru se stejným názvem již existoval.

```
DMPMQMCFG MQMNAME('LOCALQM') RMTMQMNAME('MYQMGR')
```

vypíše všechny informace o konfiguraci ze vzdáleného správce front *MYQMGR* ve formátu MQSC, připojí se nejprve k lokálnímu správci front *LOCALQM* a odešle dotazové zprávy prostřednictvím tohoto lokálního správce front.

**Poznámka:** Je třeba zajistit, aby lokální správce front měl přenosovou frontu s názvem *MYQMGR*s dvojicemi kanálů definovanou v obou směrech k odesílání a příjmu odpovědí mezi správci front.

## Chybové zprávy

Neznámý

## Odpojení MQ (DSCMQM)

### **Kde je povoleno spustit**

Všechna prostředí (\*ALL)

### **Bezpečnost podprocesů**

Ano

Příkaz Odpojení správce front zpráv (DSCMQM) neprovádí žádnou funkci a je poskytnut pouze pro kompatibilitu s předchozími vydáními IBM MQ a MQSeries.

## Parametry

Není

## Příklady

Není

## Chybové zprávy

Neznámý

## Zobrazení správce front zpráv (DSPMQM)

### Kde je povoleno spustit

Všechna prostředí (\*ALL)

### Bezpečnost podprocesů

Ano

Příkaz Zobrazení správce front zpráv (DSPMQM) zobrazí atributy uvedeného lokálního správce front.

## Parametry

Klíčové slovo	Popis	Volby	Notes
<u>Výstup</u>	Výstup	<b>*</b> , *PRINT	Volitelné, Poziční 1
<u>MQMNAME</u>	Název správce front zpráv	<i>Hodnota znaku</i> , <b>*DFT</b>	Volitelné, Poziční 2

## Výstup (OUTPUT)

Uvádí, zda je výstup z příkazu zobrazen na požadující pracovní stanici nebo vytištěn s výstupem úlohy určeným pro souběžný tisk.

Možné hodnoty jsou:

**\***

Výstup požadovaný interaktivní úlohou je zobrazen na obrazovce. Výstup požadovaný dávkovou úlohou je vytištěn s výstupem určeným pro souběžný tisk úlohy.

**\* TISK**

Výstup je vytištěn s výstupem určeným pro souběžný tisk úlohy.

## Název správce front zpráv (MQMNAME)

Uvádí název správce front zpráv.

Možné hodnoty jsou:

**\* DFT**

Použít výchozího správce front.

### jméno-správce-front

Uveďte název správce front. Název může obsahovat až 48 znaků. Pokud systém používá dvoubajtovou znakovou sadu (DBCS), bude maximální počet znaků zredukován.

## Příklady

Není

## Chybové zprávy

Neznámý

## Zobrazení oprávnění k objektu MQ (DSPMQMAUT)

### Kde je povoleno spustit

Všechna prostředí (\*ALL)

### Bezpečnost podprocesů

Ano

Příkaz Zobrazení oprávnění MQ (DSPMQMAUT) zobrazuje aktuální oprávnění k objektu pro uvedený objekt. Je-li ID uživatele členem více než jedné skupiny, zobrazí tento příkaz kombinované autorizace všech skupin.

- 48znakový název objektu MQ
- Typ objektu MQ
- Oprávnění pro objekt, kontext a volání MQI

## Parametry

Klíčové slovo	Popis	Volby	Notes
<u>OBJEKT</u>	Název objektu	Hodnota znaku	Povinné, Poziční 1
<u>ObjType</u>	Typ objektu	* Q, * ALSQ, * LCLQ, * MDLQ, * RMTQ, * AUTHINFO, * MQM, * NMLIST, * PRC, * LSR, * SVC, * CHL, * CLTN, * TOPIC, * RMTMQMNAME	Povinné, Poziční 2
<u>Uživatel</u>	Jméno uživatele	<i>Jméno</i> , *PUBLIC	Volitelné, Poziční 3
<u>Výstup</u>	Výstup	*, *PRINT	Volitelné, Poziční 4
<u>MQMNAME</u>	Název správce front zpráv	<i>Hodnota znaku</i> , *DFT	Volitelné, Poziční 5
<u>SRVCOMP</u>	Jméno komponenty služby	<i>Hodnota znaku</i> , *DFT	Volitelné, Poziční 6

## Název objektu (OBJ)

Určuje název objektu MQ , pro který jsou oprávnění zobrazena.

## Typ objektu (OBJTYPE)

Uvádí typ objektu, pro který jsou oprávnění zobrazena.

### \*Q

Všechny typy objektů fronty.

### \* ALSQ

Fronta alias.

- \* LCLQ**  
Lokální fronta.
- \* MDLQ**  
Modelová fronta.
- \* RMTQ**  
Vzdálená fronta.
- \*AUTHINFO**  
Objekt ověřovacích informací.
- \*MQM**  
Správce front zpráv.
- \*NMLIST**  
Objekt seznamu názvů.
- \*PRC**  
Definice procesu.
- \*CHL**  
Objekt kanálu.
- \*CLTCN**  
Objekt kanálu připojení klienta.
- \*LSR**  
Objekt listeneru.
- \*SVC**  
Objekt služby.
- \*TOPIC**  
Objekt tématu.
- \*RMTMQMNAME**  
Název vzdáleného správce front.

### **Jméno uživatele (USER)**

Uvádí jméno uživatele, pro kterého jsou zobrazena oprávnění pro pojmenovaný objekt.

Možné hodnoty jsou:

- \* VEŘEJNÉ**  
Všichni uživatelé systému.

**jméno-profilu-uživatele**  
Uveďte jméno uživatele.

### **Výstup (OUTPUT)**

Uvádí, zda je výstup z příkazu zobrazen na požadující pracovní stanici nebo vytištěn s výstupem úlohy určeným pro souběžný tisk.

Možné hodnoty jsou:

- \***  
Výstup požadovaný interaktivní úlohou je zobrazen na obrazovce. Výstup požadovaný dávkovou úlohou je vytištěn s výstupem určeným pro souběžný tisk úlohy.

- \* TISK**  
Výstup je vytištěn s výstupem určeným pro souběžný tisk úlohy.

### **Název správce front zpráv (MQMNAME)**

Uvádí název správce front.



**\* DFT**

Použít výchozího správce front.

**jméno-správce-front**

Uveďte název správce front.

**Název komponenty služby (SRVCOMP)**

Uvádí název nainstalované autorizační služby, ve které se má vyhledat oprávnění k zobrazení.

Možné hodnoty jsou:

**\* DFT**

Všechny instalované komponenty autorizace jsou vyhledány pro uvedený název objektu, typ objektu a uživatele.

**autorizační-slужba-název-komponenty**

Název komponenty požadované autorizační služby, jak je uvedeno v souboru qm.ini správce front.

**Zobrazení objektu MQ AuthInfo (DSPMQMAUTI)****Kde je povoleno spustit**

Všechna prostředí (\*ALL)

**Bezpečnost podprocesů**

Ano

Příkaz Zobrazení objektu MQ AuthInfo (DSPMQMAUTI) zobrazuje atributy existujícího objektu ověřovacích informací produktu MQ .

**Parametry**

Klíčové slovo	Popis	Volby	Notes
<u>AINAME</u>	Název AuthInfo	Hodnota znaku	Povinné, Poziční 1
<u>MQMNAME</u>	Název správce front zpráv	<i>Hodnota znaku, *DFT</i>	Volitelné, Poziční 2
<u>Výstup</u>	Výstup	<i>Hodnota znaku, *, *PRINT</i>	Volitelné, Poziční 3

**Název AuthInfo (AINAME)**

Název objektu ověřovacích informací, který se má zobrazit.

Možné hodnoty jsou:

**authentication-information-name**

Uveďte název objektu ověřovacích informací. Maximální délka řetězce je 48 znaků.

**Název správce front zpráv (MQMNAME)**

Název správce front.

Možné hodnoty jsou:

**\* DFT**

Použít výchozího správce front.

**jméno-správce-front**

Název existujícího správce front zpráv. Maximální délka řetězce je 48 znaků.

## Výstup (OUTPUT)

Uvádí, zda je výstup z příkazu zobrazen na požadující pracovní stanici nebo vytištěn s výstupem úlohy určeným pro souběžný tisk.

Možné hodnoty jsou:

\*

Výstup požadovaný interaktivní úlohou je zobrazen na obrazovce. Výstup požadovaný dávkovou úlohou je vytištěn s výstupem určeným pro souběžný tisk úlohy.

**\* TISK**

Výstup je vytištěn s výstupem určeným pro souběžný tisk úlohy.

## Příklady

Není

## Chybové zprávy

Neznámý

## Zobrazit produkt MQ Pub/Sub Broker (DSPMQMBRK)

### Kde je povoleno spustit

Všechna prostředí (\*ALL)

### Bezpečnost podprocesů

Ano

Příkaz Zobrazení zprostředkovatele IBM MQ (DSPMQMBRK) neprovedl žádnou funkci a je poskytnut pouze pro kompatibilitu s předchozími vydáními IBM MQ.

## Parametry

Klíčové slovo	Popis	Volby	Notes
<u>MQMNAME</u>	Název správce front zpráv	Hodnota znaku	Povinné, Poziční 1

## Název správce front zpráv (MQMNAME)

Název správce front.

Hodnota je:

### jméno-správce-front

Název existujícího správce front zpráv. Maximální délka řetězce je 48 znaků.

## Příklady

Není

## Chybové zprávy

Neznámý

## Zobrazení kanálu MQ (DSPMQMCHL)

### Kde je povoleno spustit

Všechna prostředí (\*ALL)

## Bezpečnost podprocesů

Ano

Příkaz Zobrazení kanálu MQ (DSPMQMCHL) zobrazuje atributy existující definice kanálu MQ.

## Parametry

Klíčové slovo	Popis	Volby	Notes
<u>CHLNAME</u>	Název kanálu	Hodnota znaku	Povinné, Poziční 1
<u>Výstup</u>	Výstup	<b>*</b> , *PRINT	Volitelné, Poziční 2
<u>MQMNAME</u>	Název správce front zpráv	<i>Hodnota znaku</i> , <b>*DFT</b>	Volitelné, Poziční 3
<u>CHLTYPE</u>	Typ kanálu	*RCVR, *SDR, *SVR, *RQSTR, *SVRCN, *CLUSSDR, *CLUSRCVR, <b>*NONCLT</b> , *CLTCN	Volitelné, Poziční 4

### Název kanálu (CHLNAME)

Uvádí název definice kanálu.

Možné hodnoty jsou:

#### **název-kanálu**

Uveďte název kanálu.

### Výstup (OUTPUT)

Uvádí, zda je výstup z příkazu zobrazen na požadující pracovní stanici nebo vytištěn s výstupem úlohy určeným pro souběžný tisk.

Možné hodnoty jsou:

**\***

Výstup požadovaný interaktivní úlohou je zobrazen na obrazovce. Výstup požadovaný dávkovou úlohou je vytištěn s výstupem určeným pro souběžný tisk úlohy.

#### **\* TISK**

Výstup je vytištěn s výstupem určeným pro souběžný tisk úlohy.

### Název správce front zpráv (MQMNAME)

Uvádí název správce front zpráv.

Možné hodnoty jsou:

#### **\* DFT**

Použije se výchozí správce front. Pokud nemáte na systému definovaného výchozího správce front, příkaz selže.

#### **jméno-správce-front-zpráv**

Název správce front zpráv.

### Typ kanálu (CHLTYPE)

Uvádí typ kanálu, který se má zobrazit.

Možné hodnoty jsou:

#### **\* NECLT**

Libovolný typ kanálu, který není kanálem připojení klienta, který odpovídá názvu kanálu.

**\*SDR**

Kanál odesílatele

**\*SVR**

Kanál serveru

**\*RCVR**

Kanál příjemce

**\*RQSTR**

Kanál žadatele

**\*SVRCN**

Kanál připojení serveru

**\*CLUSSDR**

Odesílací kanál klastru

**\*CLUSRCVR**

Přijímací kanál klastru

**\*CLTCN**

Kanál připojení klienta

**Příklady**

Není

**Chybové zprávy**

Neznámý

**Zobrazení příkazového serveru MQ (DSPMQMCSVR)****Kde je povoleno spustit**

Všechna prostředí (\*ALL)

**Bezpečnost podprocesů**

Ano

Příkaz Zobrazení příkazového serveru MQ (DSPMQMCSVR) zobrazí stav příkazového serveru MQ .

Stav příkazového serveru může být jeden z následujících:

**Povoleno**

Dostupný pro zpracování zpráv

**Zakázáno**

Nedostupný pro zpracování zpráv

**Spouštění**

Probíhá příkaz STRMQMCSVR

**Zastavení**

Probíhá příkaz ENDMQMCSVR

**Zastaveno**

Příkaz ENDMQMCSVR dokončen

**Spuštěno**

Zpracovává zprávu

**Čekající**

Čeká na zprávu

## Parametry

Klíčové slovo	Popis	Volby	Notes
<u>MQMNAME</u>	Název správce front zpráv	<i>Hodnota znaku, *DFT</i>	Volitelné, Poziční 1

### Název správce front zpráv (MQMNAME)

Uvádí název správce front zpráv.

Možné hodnoty jsou:

#### \* DFT

Použití výchozího správce front.

#### jméno-správce-front

Uveďte název správce front.

## Příklady

Není

## Chybové zprávy

Neznámý

## Zobrazení modulu listener MQ (DSPMQMLSR)

### Kde je povoleno spustit

Všechna prostředí (\*ALL)

### Bezpečnost podprocesů

Ano

Příkaz Zobrazení objektu listeneru MQ (DSPMQMLSR) zobrazuje atributy existujícího objektu listeneru MQ.

## Parametry

Klíčové slovo	Popis	Volby	Notes
<u>Číslo LSRNAME</u>	Název modulu listener	Hodnota znaku	Povinné, Klíč, Poziční 1
<u>MQMNAME</u>	Název správce front zpráv	<i>Hodnota znaku, *DFT</i>	Volitelný, Klíč, Poziční 2
<u>Výstup</u>	Výstup	<b>*</b> , *PRINT	Volitelné, Poziční 3

### Název modulu listener (LSRNAME)

Název objektu listeneru, který se má zobrazit.

Možné hodnoty jsou:

#### název\_modulu\_listener

Uveďte název definice listeneru. Maximální délka řetězce je 48 bajtů.

### Název správce front zpráv (MQMNAME)

Uvádí název správce front.

Možné hodnoty jsou:

**\* DFT**

Pouliť výchozího správce front.

**jméno-správce-front**

Název správce front zpráv.

**Výstup (OUTPUT)**

Uvádí, zda je výstup z příkazu zobrazen na požadující pracovní stanici nebo vytištěn s výstupem úlohy určeným pro souběžný tisk.

Možné hodnoty jsou:

**\***

Výstup požadovaný interaktivní úlohou je zobrazen na obrazovce. Výstup požadovaný dávkovou úlohou je vytištěn s výstupem určeným pro souběžný tisk úlohy.

**\* TISK**

Výstup je vytištěn s výstupem určeným pro souběžný tisk úlohy.

**Příklady**

Není

**Chybové zprávy**

Neznámý

**Zobrazení seznamu názvů MQ (DSPMQMNL)****Kde je povoleno spustit**

Všechna prostředí (\*ALL)

**Bezpečnost podprocesů**

Ano

Příkaz Zobrazení seznamu názvů MQ (DSPMQMNL) zobrazuje seznam názvů MQ .

**Parametry**

Klíčové slovo	Popis	Volby	Notes
<u>Namelist</u> , Seznam názvů	Seznam názvů	Hodnota znaku	Povinné, Poziční 1
<u>Výstup</u>	Výstup	<b>*</b> , *PRINT	Volitelné, Poziční 2
<u>MQMNAME</u>	Název správce front zpráv	<i>Hodnota znaku</i> , <b>*DFT</b>	Volitelné, Poziční 3

**Seznam názvů (NAMELIST)**

Název seznamu názvů, který má být zobrazen.

**seznam názvů**

Zadejte název seznamu názvů. Maximální délka řetězce je 48 bajtů.

**Výstup (OUTPUT)**

Uvádí, zda je výstup z příkazu zobrazen na požadující pracovní stanici nebo vytištěn s výstupem úlohy určeným pro souběžný tisk.

Možné hodnoty jsou:

\*

Výstup požadovaný interaktivní úlohou je zobrazen na obrazovce. Výstup požadovaný dávkovou úlohou je vytištěn s výstupem určeným pro souběžný tisk úlohy.

**\* TISK**

Výstup je vytištěn s výstupem určeným pro souběžný tisk úlohy.

## Název správce front zpráv (MQMNAME)

Uvádí název správce front zpráv.

Možné hodnoty jsou:

**\* DFT**

Použije se výchozí správce front.

### jméno-správce-front-zpráV

Uveďte název správce front.

## Příklady

Není

## Chybové zprávy

Neznámý

## Zobrazení názvů objektů MQ (DSPMQMOBJN)

### Kde je povoleno spustit

Všechna prostředí (\*ALL)

### Bezpečnost podprocesů

Ano

Příkaz DSPMQMOBJN (Display MQ Object Names) je použit k poskytnutí názvu, typu a úplného názvu souboru pro uvedený objekt MQ.

## Parametry

Klíčové slovo	Popis	Volby	Notes
<u>OBJEKT</u>	Název objektu	<i>Hodnota znaku</i> , *ALL	Povinné, Poziční 1
<u>ObjType</u>	Typ objektu	<b>*ALLMQM</b> , *Q, *ALSQ, *LCLQ, *MDLQ, *RMTQ, *AUTHINFO, *CTLG, *CHL, *CLTCN, *SVC, *MQM, *NMLIST, *PRC, *LSR, *TOPIC, *PRC, *MQM, *TOPIC	Volitelné, Poziční 2
<u>Výstup</u>	Výstup	<b>*</b> , *PRINT	Volitelné, Poziční 3
<u>MQMNAME</u>	Název správce front zpráv	<i>Hodnota znaku</i> , <b>*DFT</b>	Volitelné, Poziční 4

## Název objektu (OBJ)

Uvádí název objektů, pro které se mají zobrazit odpovídající název, typ a název souboru. Jedná se o 48znakový objekt MQ nebo generický název objektu.

Možné hodnoty jsou:

**\*ALL**

Jsou zobrazeny všechny objekty uvedeného typu (OBJTYPE).

**generický-název-objektu**

Uveďte generický název objektů. Generické jméno je znakový řetězec následován hvězdičkou (\*). Například ABC\*. Zvolí všechny objekty s názvy začínající na řetězec znaků.

Doporučuje se, abyste požadovaný název uvedli v uvozovkách. Zajistíte, že výběr bude přesně odpovídat vašemu zadání.

Nemůžete vybrat všechna velká a malá verze generického názvu na jednom panelu, aniž byste požadovali všechny názvy.

**jméno-objektu**

Název objektu, pro který se má zobrazit odpovídající název a typ.

**Typ objektu (OBJTYPE)**

Uvádí typ objektů, které se mají zobrazit.

Možné hodnoty jsou:

**\* ALLMQM**

Všechny objekty MQ s názvy uvedenými pomocí OBJ.

**\*Q**

Všechny fronty MQ s názvy uvedenými pomocí OBJ.

**\* ALSQ**

Všechny fronty alias MQ s názvy uvedenými pomocí OBJ.

**\* LCLQ**

Všechny lokální fronty MQ s názvy uvedenými pomocí OBJ.

**\* MDLQ**

Všechny fronty modelu MQ s názvy uvedenými pomocí OBJ.

**\* RMTQ**

Všechny vzdálené fronty MQ s názvy uvedenými pomocí OBJ.

**\*AUTHINFO**

Všechny objekty ověřovacích informací MQ s názvy uvedenými pomocí OBJ.

**\*CHL**

Všechny objekty kanálu MQ s názvy uvedenými pomocí OBJ.

**\*CLTCN**

Všechny objekty kanálu připojení klienta MQ MQI s názvy uvedenými pomocí OBJ.

**\*SVC**

Všechny objekty služby MQ s názvy uvedenými pomocí OBJ.

**\*LSR**

Všechny objekty modulu listener MQ s názvy uvedenými pomocí OBJ.

**\* CTLG**

Objekt katalogu správce front MQ s názvem uvedeným pomocí OBJ. Má stejný název jako objekt správce front.

**\*MQM**

Objekt správce front zpráv s názvem uvedeným pomocí OBJ.

**\*NMLIST**

Všechny seznamy názvů MQ s názvy uvedenými pomocí OBJ.

**\*PRC**

Všechny definice procesu MQ s názvy uvedenými pomocí OBJ.

**\* LOBJ**

Všechny objekty modulu listener MQ s názvy uvedenými pomocí OBJ.



**\*TOPIC**

Všechny objekty tématu MQ s názvy uvedenými pomocí OBJ.

**Výstup (OUTPUT)**

Uvádí, zda je výstup z příkazu zobrazen na požadující pracovní stanici nebo vytištěn s výstupem úlohy určeným pro souběžný tisk.

Možné hodnoty jsou:

**\***

Výstup požadovaný interaktivní úlohou je zobrazen na obrazovce. Výstup požadovaný dávkovou úlohou je vytištěn s výstupem určeným pro souběžný tisk úlohy.

**\* TISK**

Výstup je vytištěn s výstupem určeným pro souběžný tisk úlohy.

**Název správce front zpráv (MQMNAME)**

Uvádí název správce front MQ, pro kterého se mají informace o objektu zobrazit.

Možné hodnoty jsou:

**\* DFT**

Výchozí správce front.

**jméno-správce-front**

Uveďte název správce front.

**Příklady**

Není

**Chybové zprávy**

Neznámý

**Zobrazení procesu MQ (DSPMQMPCRC)****Kde je povoleno spustit**

Všechna prostředí (\*ALL)

**Bezpečnost podprocesů**

Ano

Příkaz Zobrazení procesu MQ (DSPMQMPCRC) zobrazuje atributy existující definice procesu MQ .

**Parametry**

Klíčové slovo	Popis	Volby	Notes
<u>NÁZEV TISKÁRNÝ</u>	Název procesu	Hodnota znaku	Povinné, Poziční 1
<u>Výstup</u>	Výstup	<b>*</b> , *PRINT	Volitelné, Poziční 2
<u>MQMNAME</u>	Název správce front zpráv	<i>Hodnota znaku</i> , <b>*DFT</b>	Volitelné, Poziční 3

**Název procesu (PRCNAME)**

Název definice procesu, která se má zobrazit.

Možné hodnoty jsou:

### **jméno-procesu**

Uvedte název definice procesu. Maximální délka řetězce je 48 bajtů.

### **Výstup (OUTPUT)**

Uvádí, zda je výstup z příkazu zobrazen na požadující pracovní stanici nebo vytištěn s výstupem úlohy určeným pro souběžný tisk.

Možné hodnoty jsou:

**\***

Výstup požadovaný interaktivní úlohou je zobrazen na obrazovce. Výstup požadovaný dávkovou úlohou je vytištěn s výstupem určeným pro souběžný tisk úlohy.

**\* TISK**

Výstup je vytištěn s výstupem určeným pro souběžný tisk úlohy.

### **Název správce front zpráv (MQMNAME)**

Uvádí název správce front.

Možné hodnoty jsou:

**\* DFT**

Použití výchozího správce front.

### **jméno-správce-front**

Název správce front zpráv.

### **Příklady**

Není

### **Chybové zprávy**

Neznámý

## **Zobrazení fronty MQ (DSPMQMQ)**

### **Kde je povoleno spustit**

Všechna prostředí (\*ALL)

### **Bezpečnost podprocesů**

Ano

Příkaz Zobrazit frontu MQ (DSPMQMQ) zobrazí atributy existující definice fronty MQ .

### **Parametry**

<b>Klíčové slovo</b>	<b>Popis</b>	<b>Volby</b>	<b>Notes</b>
<u>QNAME</u>	Název fronty	Hodnota znaku	Povinné, Poziční 1
<u>Výstup</u>	Výstup	<b>*</b> , *PRINT	Volitelné, Poziční 2
<u>MQMNAME</u>	Název správce front zpráv	<i>Hodnota znaku</i> , <b>*DFT</b>	Volitelné, Poziční 3

### **Název fronty (QNAME)**

Název fronty.

Možné hodnoty jsou:

### jméno-fronty

Uveďte název fronty.

### Výstup (OUTPUT)

Uvádí, zda je výstup z příkazu zobrazen na požadující pracovní stanici nebo vytištěn s výstupem úlohy určeným pro souběžný tisk.

Možné hodnoty jsou:

**\***

Výstup požadovaný interaktivní úlohou je zobrazen na obrazovce. Výstup požadovaný dávkovou úlohou je vytištěn s výstupem určeným pro souběžný tisk úlohy.

**\* TISK**

Výstup je vytištěn s výstupem určeným pro souběžný tisk úlohy.

### Název správce front zpráv (MQMNAME)

Uvádí název správce front zpráv.

Možné hodnoty jsou:

**\* DFT**

Použití výchozího správce front.

### jméno-správce-front

Uveďte název správce front.

### Příklady

Není

### Chybové zprávy

Neznámý

## Zobrazení informací o přenosové cestě MQ (DSPMQMRTE)

### Kde je povoleno spustit

Všechna prostředí (\*ALL)

### Bezpečnost podprocesů

Ano

Příkaz DSPMQMRTE generuje zprávu přenosové trasy podle uživatelem uvedených parametrů a vkládá je do uvedené fronty. O přenosové trase může být generována jedna nebo více sestav, kudy zpráva odchází na místo svého určení a odpověď jde zpět. Ty budou získány z uvedené fronty odpovědi a informace v nich uvedené budou po přijetí zapsány do výstupu určeného pro souběžný tisk úlohy.

### Parametry

Klíčové slovo	Popis	Volby	Notes
<u>QNAME</u>	Cílový objekt	Hodnota znaku	Povinné, Poziční 1
<u>MQMNAME</u>	Název správce front zpráv	Hodnota znaku, <b>*DFT</b>	Volitelné, Poziční 2
<u>CRRLID</u>	Identifikátor korelace	Hodnota znaku, <b>*NONE</b>	Volitelné, Poziční 3
<u>MSGPST</u>	Vytrvalost zprávy	*YES, <b>*NO</b> , *QUEUE	Volitelné, Poziční 4
<u>MSGPRTY</u>	Priorita zprávy	0-9, <b>*QUEUE</b>	Volitelné, Poziční 5

<b>Klíčové slovo</b>	<b>Popis</b>	<b>Volby</b>	<b>Notes</b>
<u>VOLBA</u>	Volba sestavy	Jednoduché hodnoty: <b>*DFT</b> , *NONE Další hodnoty (až 6 opakování): *ACTIVITY, *COA, *COD, *DISCARD, *EXCEPTION, *EXPIRATION	Volitelné, Poziční 6
<u>RPLYQ</u>	Fronta odpovědí	<i>Hodnota znaku</i> , <b>*DFT</b>	Volitelné, Poziční 7
<u>RPLYMQM</u>	Správce fronty odpovědí	<i>Hodnota znaku</i> , <b>*DFT</b>	Volitelné, Poziční 8
<u>EXPIRY</u>	Expirace zprávy	0-999999999, <b>*DFT</b>	Volitelné, Poziční 9
<u>EXPRPT</u>	Vypršení procházení	<b>*YES</b> , *NO	Volitelné, Poziční 10
<u>RTEINF</u>	Nahromadění tras	*YES, <b>*NO</b>	Volitelné, Poziční 11
<u>RPLYMSG</u>	Odpověď na zprávu	*YES, <b>*NO</b>	Volitelné, Poziční 12
<u>DLVRMSG</u>	Odeslat zprávu	*YES, <b>*NO</b>	Volitelné, Poziční 13
<u>FWDMSG</u>	Přeposlat zprávu	<b>*SUPPORT</b> , *ALL	Volitelné, Poziční 14
<u>MAXACTS</u>	Maximum aktivit	1-999999999, <b>*NOMAX</b>	Volitelné, Poziční 15
<u>PODROBNOSTI</u>	Podrobnost o směrování	*LOW, <b>*MEDIUM</b> , *HIGH	Volitelné, Poziční 16
<u>BROWSE</u>	Pouze procházet	*YES, <b>*NO</b>	Volitelné, Poziční 17
<u>DSPMSG</u>	Zobrazení zprávy	<b>*YES</b> , *NO	Volitelné, Poziční 18
<u>TGTMQM</u>	Cílový správce fronty	<i>Hodnota znaku</i> , <b>*DFT</b>	Volitelné, Poziční 19
<u>DSPINF</u>	Zobrazení informací	Jednoduché hodnoty: <b>*ALL</b> , *SUMMARY, *NONE Ostatní hodnoty (až 6 opakování): *ACTGRP, *ID, *MSGGRP, *MSGDELTA, *OPGRP, *TRGRP	Volitelné, Poziční 20
<u>Wait</u>	Čekací doba	0-999999999, <b>*DFT</b>	Volitelné, Poziční 21
<u>BIND</u>	Volba vazby	<b>*OPEN</b> , *NOTFIXED	Volitelné, Poziční 22

### **Cílový objekt (QNAME)**

Uvádí název cílové fronty zpráv přenosové trasy nebo při zobrazení dříve shromážděných informací název fronty, která uchovává informace.

### **Název správce front zpráv (MQMNAME)**

Uvádí název správce front zpráv.

Možné hodnoty jsou:

#### **\* DFT**

Použití výchozího správce front.

#### **jméno-správce-front-zpráv**

Uveďte název správce front.

## Identifikátor korelace (CRRRLID)

Uvádí CorrelId, které se má použít při načítání dříve shromážděné informace. Formátem 24bajtového CorrelId je 48znakový hexadecimální řetězec. CorrelId musíte uvést, pokud načítáte dříve shromážděné informace, namísto generování zprávy přenosové trasy.

Možné hodnoty jsou:

### \* ŽÁDNÉ

Není dodáno žádné CorrelId.

### identifikátor-korelace

48znakový hexadecimální řetězec reprezentující 24bajtové CorrelId.

## Trvání zpráv (MSGPST)

Uvádí perzistenci zprávy přenosové trasy.

Možné hodnoty jsou:

### \*NO

Zpráva bude vložena s MQPER\_NOT\_PERSISTENT.

### \*YES

Zpráva bude vložena s MQPER\_PERSISTENT.

### \* FRONTA

Zpráva bude vložena s MQPER\_PERSISTENCE\_AS\_Q\_DEF.

## Priorita zprávy (MSGPRTY)

Uvádí prioritu zprávy přenosové trasy.

Možné hodnoty jsou:

### \* FRONTA

Zpráva bude vložena s MQPRI\_PRIORITY\_AS\_Q\_DEF.

### priorita zprávy

Priorita zprávy v rozsahu od 0 do 9.

## Volba sestavy (OPTION)

Uvádí volby sestavy zprávy přenosové trasy. Sestavy generované na správci front, který nemá zpřístupněnu žádnou přenosovou trasou, mohou případně zůstat v síti nedoručeny, proto je většina voleb sestavy standardně znepřístupněna. Požadování návratu celých dat umožňuje návrat informací zprávy přenosové trasy obsažené ve zprávě ve výsledku problému.

Možné hodnoty jsou:

### \* DFT

Zapíná MQRO\_ACTIVITY a MQRO\_DISCARD\_MSG.

### \* ŽÁDNÉ

Nejsou nastaveny žádné volby sestavy.

### \* AKTIVITY

Zapíná MQRO\_ACTIVITY.

### \* COCOA

Zapíná MQRO\_COA\_WITH\_FULL\_DATA.

### \* TRESKA

Zapíná MQRO\_COD\_WITH\_FULL\_DATA.

### \* ZAHODIT

Zapíná MQRO\_DISCARD\_MSG.

**\* VÝJIMKA**

Zapíná MQRO\_EXCEPTION\_WITH\_FULL\_DATA.

**\* VYPRŠENÍ PLATNOSTI**

Zapíná MQRO\_EXPIRATION\_WITH\_FULL\_DATA.

**Fronta odpovědí (RPLYQ)**

Uvádí název fronty odpovědi, které by měla být odeslána odpověď a všechny zprávy sestavy. Ta musí na lokálním správci front existovat, dokud je uveden parametr RPLYMQM. Fronta odpovědi by neměla být dočasnou frontou, pokud má být zpráva přenosové trasy trvalá.

Možné hodnoty jsou:

**\* DFT**

Používá se SYSTEM.DEFAULT.MODEL.QUEUE a fronta odpovědi je standardně dočasnou dynamickou frontou.

**fronta odpovědí**

Název fronty odpovědi, která se má použít.

**Správce front odpovědí (RPLYMQM)**

Uvádí správce front, kterému jsou odpovědi odeslány.

Možné hodnoty jsou:

**\* DFT**

Odpovědi jsou odeslány lokálnímu správci front.

**správce-odpovědí-správce**

Název odpovědi pro správce front.

**Vypršení platnosti zprávy (EXPIRY)**

Uvádí dobu ukončení platnosti v sekundách pro zprávu přenosové trasy.

Možné hodnoty jsou:

**\* DFT**

Je použita výchozí doba ukončení platnosti 60 sekund.

**expirační-čas**

Doba ukončení platnosti zprávy v rozsahu od 0 do 999999999.

**Předání vypršení platnosti (EXPRPT)**

Uvádí, zda je ukončení platnosti zprávy přenosové trasy propuštěno do sestav nebo zprávy odpovědi. Efektivně zapíná a vypíná MQRO\_PASS\_DISCARD\_AND\_EXPIRY. Umožňuje uživatelům nekonečně dlouho ponechat sestavy, pokud je to požadováno.

Možné hodnoty jsou:

**\*YES**

Ukončení platnosti je propuštěno do sestav nebo zprávy odpovědi.

**\*NO**

Ukončení platnosti není propuštěno do sestav nebo zprávy odpovědi.

**Akumulace tras (RTEINF)**

Uvádí, zda budou informace přenosové trasy, procházející sítí správce front, shromažďovány ve zprávě přenosové trasy.

Možné hodnoty jsou:

**\*NO**

Do zprávy přenosové trasy nebudou shromažďovány žádné informace.

**\*YES**

Do zprávy přenosové trasy budou shromažďovány informace.

**Odpověď na zprávu (RPLYMSG)**

Požaduje, aby zpráva odpovědi obsahující celou informaci byla vrácena odpovědi na frontu, když zpráva přenosové trasy dosáhne svého konečného cíle (pokud je to povoleno správcem front, který hostí konečnou cílovou frontu).

Možné hodnoty jsou:

**\*NO**

Není vrácena žádná zpráva odpovědi.

**\*YES**

Zpráva odpovědi je vrácena odpovědi na frontu.

**Doručit zprávu (DLVRMSG)**

Uvádí, zda je zpráva přenosové trasy doručena získávajícím aplikacím, pokud zpráva úspěšně přijde na cílovou frontu.

Možné hodnoty jsou:

**\*NO**

Pokud zpráva přenosové trasy úspěšně přijde do cílové fronty, není doručena získávajícím aplikacím.

**\*YES**

Pokud zpráva úspěšně přijde do cílové fronty, bude získávajícím aplikacím doručena zpráva přenosové trasy. Uvedení této volby efektivně poskytne zprávě oprávnění k příchodu do správce front bez ohledu na to, zda podporuje přenosové trasy nebo ne.

**Předat zprávu (FWDMSG)**

Uvádí, zda je zpráva přenosové trasy postoupena dalšímu správci front v přenosové cestě.

Možné hodnoty jsou:

**\* PODPORA**

Zpráva přenosové trasy je postoupena pouze správcům fronty, kteří mohou zajistit, že je přijata volba doručení.

**\*ALL**

Zpráva přenosové trasy je postoupena bez ohledu na dalšího správce front v přenosové cestě. Tuto volbu lze použít k vynucení správců fronty, kteří nemají zapnuté zprávy přenosových tras, aby přijímaly zprávy přenosových tras, i když je nemohou zpracovat v linii s volbou doručení.

**Maximum aktivit (MAXACTS)**

Uvádí maximální počet aktivit, které lze umístit do trasovací zprávy před jejím odložením.

Možné hodnoty jsou:

**\* NOMAX**

Není uveden žádný maximální počet aktivit.

**maximum-activity**

Maximální počet aktivit, v rozsahu od 1 do 999999999.

**Podrobnosti o trase (DETAIL)**

Uvádí, kolik podrobností o přenosové cestě je požadováno.

Možné hodnoty jsou:

**\* NÍZKÉ**

V této úrovni podrobností není požadována žádná informace o aktivitách správce front. Poskytuje velmi vysokou úroveň zobrazení toho, která aktivita uživatele byla na zprávě umístěna.

**\* STŘEDNÍ**

Jsou požadovány nízké podrobné informace a také informace o přenosu zpráv ve správci front. Zahrnuje činnost sběrnice MCA.

**\* VYSOKÁ**

Jsou požadovány nízké a střední podrobnosti a také podrobnější informace o přenosové cestě, kterou zpráva použila. Například v klastrování může zahrnovat podrobnosti o tom, proč byla přenosová cesta vybrána.

## **Procházet pouze (BROWSE)**

Uvádí, zda jsou procházeny pouze vrácené zprávy. To znamená, že informace zůstává na frontě pro budoucí operace zobrazení.

Možné hodnoty jsou:

**\*NO**

Nejsou procházeny pouze vrácené zprávy.

**\*YES**

Jsou procházeny pouze vrácené zprávy.

## **DSPMSG (Zobrazení zprávy)**

Uvádí, zda se při generování zprávy přenosové trasy zobrazí vrácené informace.

Možné hodnoty jsou:

**\*YES**

Vrácené informace se zobrazí.

**\*NO**

Vrácené informace se nezobrazí. To umožňuje ukončení DSPMQMRTE, jakmile je zpráva přenosové trasy vložena do cílové fronty. Při ukončení je 48znakový hexadecimální řetězec výstupem, což je MsgId generované zprávy přenosové trasy a může být použito jako CRRLID pro následné volání DSPMQMRTE.

## **Cílový správce front (TGTMQM)**

Uvádí cílového správce front pro zprávu přenosové trasy.

Možné hodnoty jsou:

**\* DFT**

Není uveden žádný cílový správce front. Buď je cílová fronta lokální frontou, nebo existuje lokální definice fronty.

**správce cílové fronty**

Cílový správce front pro zprávu přenosové trasy.

## **Zobrazení informací (DSPINF)**

Uvádí, kolik shromážděných informací by se mělo zobrazit.

Možné hodnoty jsou:

**\*ALL**

Jsou zobrazeny všechny informace.



**\* SOUHRN**

Zobrazí pouze fronty, přes které byly zprávy směrovány.

**\* ŽÁDNÉ**

Nejsou zobrazeny žádné dostupné informace.

**\* AKTGRP**

Budou zobrazeny všechny neskupinové parametry ve skupinách aktivity.

**\* ID**

Jsou zobrazeny vždy hodnoty s identifikátory parametrů MQBACF\_MSG\_ID nebo MQBACF\_CORREL\_ID. Přepisuje \*MSGDELTA, která normálně předchází zobrazení určitých hodnot ve skupinách zprávy.

**\* MSGGRP**

Jsou zobrazeny všechny neskupinové parametry ve skupinách zprávy.

**\* MSGDELTA**

Jako \*MSGGRP s výjimkou toho, že jsou informace ve skupinách zprávy zobrazeny pouze tam, kde byla změněna od umístění poslední operace.

**\* OPGRP**

Jsou zobrazeny všechny neskupinové parametry ve skupinách operace.

**\* TRGRP**

Jsou zobrazeny všechny parametry ve skupinách TraceRoute.

**Doba čekání (WAIT)**

Uvádí, jak dlouho v sekundách by měl DSPMQMRTE čekat, než bude předpokládat, že celá zpráva odpovědi nebo všechny sestavy (v závislosti na uvedených volbách), které byly generovány na přenosové cestě, která může být doručena frontě odpovědi, to musí nyní provést.

Možné hodnoty jsou:

**\* DFT**

DSPMQMRTE čeká o 60 sekund déle, než je doba ukončení platnosti zprávy přenosové trasy.

**čas-čekání**

Doba, po kterou by měl DSPMQMRTE čekat.

**Volba vazby (BIND)**

Uvádí, zda je cílová fronta vázána na specifický cíl.

Možné hodnoty jsou:

**\* OTEVŘENO**

Cílová fronta je vázána na specifické umístění. Fronta je otevřena volbou MQOO\_BIND\_ON\_OPEN.

**\* NEOPRAVENO**

Cílová fronta není vázána na specifické umístění. Běžně je tento parametr používán, když má být trasovací zpráva umístěna přes klastr. Fronta je otevřena volbou MQOO\_BIND\_NOT\_FIXED.

**Příklady**

Není

**Chybové zprávy**

Neznámý

**DSPMQMSTS (Zobrazení stavu správce front)****Kde je povoleno spustit**

Všechna prostředí (\*ALL)

## Bezpečnost podprocesů

Ano

Příkaz Zobrazení stavu správce front zpráv (DSPMQMSTS) zobrazí atributy stavu uvedeného lokálního správce front.

## Parametry

Klíčové slovo	Popis	Volby	Notes
<u>MQMNAME</u>	Název správce front zpráv	<i>Hodnota znaku, *DFT</i>	Volitelné, klíčové, Poziční 1
<u>Výstup</u>	Výstup	<b>*</b> , *PRINT	Volitelné, Poziční 2
<u>“STARTDA” na stránce 482</u>	Počáteční datum		Volitelné, Poziční 3
<u>“STARTTI” na stránce 482</u>	Čas spuštění		Volitelné, Poziční 4

### Název správce front zpráv (MQMNAME)

Uvádí název správce front zpráv.

Možné hodnoty jsou:

#### \* DFT

Použít výchozího správce front.

#### jméno-správce-front

Uveďte název správce front. Název může obsahovat až 48 znaků. Pokud systém používá dvoubajtovou znakovou sadu (DBCS), bude maximální počet znaků zredukován.

### Výstup (OUTPUT)

Uvádí, zda je výstup z příkazu zobrazen na požadující pracovní stanici nebo vytištěn s výstupem úlohy určeným pro souběžný tisk.

Možné hodnoty jsou:

**\***

Výstup požadovaný interaktivní úlohou je zobrazen na obrazovce. Výstup požadovaný dávkovou úlohou je vytištěn s výstupem určeným pro souběžný tisk úlohy.

#### \* TISK

Výstup je vytištěn s výstupem určeným pro souběžný tisk úlohy.

### STARTDA

Datum, kdy byl spuštěn správce front (ve formátu rrrr-mm-dd).

### STARTTI

Čas, kdy byl správce front spuštěn (ve formě hh.mm.ss).

## Příklady

### Chybové zprávy

Neznámý

## Zobrazení služby MQ (DSPMQMSVC)

### Kde je povoleno spustit

Všechna prostředí (\*ALL)

### Bezpečnost podprocesů

Ano

Příkaz Zobrazení objektu služby MQ (DSPMQMSVC) zobrazuje atributy existujícího objektu služby MQ .

### Parametry

Klíčové slovo	Popis	Volby	Notes
<u>SVCNAME</u>	Název služby	Hodnota znaku	Povinné, Klíč, Poziční 1
<u>MQMNAME</u>	Název správce front zpráv	<i>Hodnota znaku, *DFT</i>	Volitelný, Klíč, Poziční 2
<u>Výstup</u>	Výstup	<b>*</b> , *PRINT	Volitelné, Poziční 3

### Název služby (SVCNAME)

Název objektu služby, který se má zobrazit.

Možné hodnoty jsou:

#### jméno-slужby

Uvedte název definice služby. Maximální délka řetězce je 48 bajtů.

### Název správce front zpráv (MQMNAME)

Uvádí název správce front.

Možné hodnoty jsou:

#### \* DFT

Použít výchozího správce front.

#### jméno-správce-front

Název správce front zpráv.

### Výstup (OUTPUT)

Uvádí, zda je výstup z příkazu zobrazen na požadující pracovní stanici nebo vytištěn s výstupem úlohy určeným pro souběžný tisk.

Možné hodnoty jsou:

#### \*

Výstup požadovaný interaktivní úlohou je zobrazen na obrazovce. Výstup požadovaný dávkovou úlohou je vytištěn s výstupem určeným pro souběžný tisk úlohy.

#### \* TISK

Výstup je vytištěn s výstupem určeným pro souběžný tisk úlohy.

### Příklady

Není

### Chybové zprávy

Neznámý

## Zobrazení zásady zabezpečení MQM (DSPMQMSPL)

### Kde je povoleno spustit

Všechna prostředí (\*ALL)

### Bezpečnost podprocesů

Ano

Příkaz Zobrazení zásad zabezpečení MQM (DSPMQMSPL) zobrazuje zásady zabezpečení, které používá produkt IBM MQ Advanced Message Security k řízení toho, jak by měly být zprávy chráněny při vkládání, prohlížení nebo destruktivním odebrání zpráv z front.

Název zásady přidruží digitální podpis a šifrovací ochranu pro zprávy k frontám, které odpovídají názvu zásady.

### Parametry

Klíčové slovo	Popis	Volby	Notes
<u>Výstup</u>	Výstup	<b>*</b> , *PRINT	Volitelné, Poziční 1
<u>zásada</u>	Název zásady	Hodnota znaku	Volitelné, Poziční 2
<u>MQMNAME</u>	Název správce front zpráv	<i>Hodnota znaku</i> , <b>*DFT</b>	Volitelné, Poziční 3

### Výstup (OUTPUT)

Uvádí, zda je výstup z příkazu zobrazen na požadující pracovní stanici nebo vytištěn s výstupem úlohy určeným pro souběžný tisk.

Možné hodnoty jsou:

**\***

Výstup požadovaný interaktivní úlohou je zobrazen na obrazovce. Výstup požadovaný dávkovou úlohou je vytištěn s výstupem určeným pro souběžný tisk úlohy.

**\* TISK**

Výstup je vytištěn s výstupem určeným pro souběžný tisk úlohy.

### Název zásady (POLICY)

Uvádí název zásady zabezpečení, název zásady odpovídá názvu fronty, pro kterou se zásada použije.

### Název správce front zpráv (MQMNAME)

Uvádí název správce front zpráv.

Možné hodnoty jsou:

**\* DFT**

Použít výchozího správce front.

### jméno-správce-front

Uveďte název správce front. Název může obsahovat až 48 znaků. Pokud systém používá dvoubajtovou znakovou sadu (DBCS), bude maximální počet znaků zredukován.

## Zobrazení odběru MQ (DSPMQMSUB)

### Kde je povoleno spustit

Všechna prostředí (\*ALL)

### Bezpečnost podprocesů

Ano

Příkaz Zobrazení odběru MQ (DSPMQMSUB) zobrazí zadané atributy existujícího odběru MQ.

## Parametry

Klíčové slovo	Popis	Volby	Notes
<u>SUBID</u>	Identifikátor odběru	Hodnota znaku, <b>*NONE</b>	Volitelné, Poziční 1
<u>SUBNAME</u>	Název odběru	Hodnota znaku, <b>*NONE</b>	Volitelné, Poziční 2
<u>MQMNAME</u>	Název správce front zpráv	Hodnota znaku, <b>*DFT</b>	Volitelné, Poziční 3
<u>Výstup</u>	Výstup	<b>*</b> , *PRINT	Volitelné, Poziční 4

### Identifikátor odběru (SUBID)

Identifikátor odběru, který se má zobrazit.

Možné hodnoty jsou:

#### **název-odběru**

Uveďte maximálně 256 bajtů pro název odběru.

**Poznámka:** Názvy odběrů větší než 256 bajtů lze zadat pomocí MQSC.

### Název odběru (SUBNAME)

Název odběru, který se má zobrazit.

Možné hodnoty jsou:

#### **název-odběru**

Uveďte maximálně 256 bajtů pro název odběru.

**Poznámka:** Názvy odběrů větší než 256 bajtů lze zadat pomocí MQSC.

### Název správce front zpráv (MQMNAME)

Uvádí název správce front.

Možné hodnoty jsou:

#### **\* DFT**

Použít výchozího správce front.

#### **jméno-správce-front**

Název správce front.

### Výstup (OUTPUT)

Uvádí, zda je výstup z příkazu zobrazen na požadující pracovní stanici nebo vytištěn s výstupem úlohy určeným pro souběžný tisk.

Možné hodnoty jsou:

#### **\***

Výstup požadovaný interaktivní úlohou je zobrazen na obrazovce. Výstup požadovaný dávkovou úlohou je vytištěn s výstupem určeným pro souběžný tisk úlohy.

#### **\* TISK**

Výstup je vytištěn s výstupem určeným pro souběžný tisk úlohy.

## Příklady

Není

## Chybové zprávy

Neznámý

## Zobrazení tématu MQ (DSPMQMTOP)

### Kde je povoleno spustit

Všechna prostředí (\*ALL)

### Bezpečnost podprocesů

Ano

Příkaz Zobrazení tématu MQ (DSPMQMTOP) zobrazuje atributy existujícího objektu tématu MQ .

## Parametry

Klíčové slovo	Popis	Volby	Notes
<u>TOPNAME</u>	Název tématu	Hodnota znaku	Povinné, Poziční 1
<u>MQMNAME</u>	Název správce front zpráv	<i>Hodnota znaku, *DFT</i>	Volitelné, Poziční 2
<u>Výstup</u>	Výstup	<b>*</b> , *PRINT	Volitelné, Poziční 3

## Název tématu (TOPNAME)

Název objektu tématu, který se má zobrazit.

Možné hodnoty jsou:

### jméno-tématu

Uveďte název objektu tématu. Maximální délka řetězce je 48 bajtů.

## Název správce front zpráv (MQMNAME)

Uvádí název správce front.

Možné hodnoty jsou:

### \* DFT

Použít výchozího správce front.

### jméno-správce-front

Název správce front.

## Výstup (OUTPUT)

Uvádí, zda je výstup z příkazu zobrazen na požadující pracovní stanici nebo vytištěn s výstupem úlohy určeným pro souběžný tisk.

Možné hodnoty jsou:

### \*

Výstup požadovaný interaktivní úlohou je zobrazen na obrazovce. Výstup požadovaný dávkovou úlohou je vytištěn s výstupem určeným pro souběžný tisk úlohy.

### \* TISK

Výstup je vytištěn s výstupem určeným pro souběžný tisk úlohy.

## Příklady

Není

## Chybové zprávy

Neznámý

## Zobrazení verze MQ (DSPMQMVER)

### Kde je povoleno spustit

Všechna prostředí (\*ALL)

### Bezpečnost podprocesů

Ano

Příkaz DSPMQMVER (Display MQ Version) poskytuje aktuální verzi MQ.

## Parametry

Klíčové slovo	Popis	Volby	Notes
Výstup	Výstup	*, *PRINT	Volitelné, Poziční 1

## Výstup (OUTPUT)

Uvádí, zda je výstup z příkazu zobrazen na požadující pracovní stanici nebo vytištěn s výstupem úlohy určeným pro souběžný tisk.

Možné hodnoty jsou:

\*

Výstup požadovaný interaktivní úlohou je zobrazen na obrazovce. Výstup požadovaný dávkovou úlohou je vytištěn s výstupem určeným pro souběžný tisk úlohy.

\* TISK

Výstup je vytištěn s výstupem určeným pro souběžný tisk úlohy.

## Příklady

Není

## Chybové zprávy

Neznámý

## Ukončení správce front zpráv (ENDMQM)

### Kde je povoleno spustit

Všechna prostředí (\*ALL)

### Bezpečnost podprocesů

Ano

Příkaz Ukončení správce front zpráv (ENDMQM) ukončí uvedeného lokálního správce front zpráv nebo všechny správce front. Atributy správců fronty zpráv nejsou ovlivněny a mohou být restartovány pomocí příkazu Spuštění správce front zpráv (STRMQM).

Tento příkaz můžete také použít k úplnému zastavení všech aplikačních programů připojených ke správci front nebo ke všem správcům fronty.

Výchozí parametry příkazu ENDMQM by neměly být měněny příkazem CHGCMDDFT (Změna předvolby příkazu).

## Parametry

Klíčové slovo	Popis	Volby	Notes
<u>MQMNAME</u>	Název správce front zpráv	<i>Hodnota znaku, *DFT</i>	Volitelné, Poziční 1
<u>VOLBA</u>	Volba	<b>*CNTRLD</b> , *IMMED, *WAIT, *PREEMPT	Volitelné, Poziční 2
<u>INSTANCE</u>	Instance určená k ukončení	<b>*ALL</b> , *STANDBY	Volitelné, Poziční 3
<u>ALWSWITCH</u>	Povolit přepnutí	<b>*NO</b> , *YES	Volitelné, Poziční 4
<u>RECONN</u>	Znovu připojit	<b>*NO</b> , *YES	Volitelné, Poziční 5
<u>ENDCCTJOB</u>	Ukončit připojené úlohy	<b>*NO</b> , *YES	Volitelné, Poziční 6
<u>RCDMQMIMG</u>	Záznam obrazu objektu MQ	*NO, <b>*YES</b>	Volitelné, Poziční 7
<u>VYPRŠENÍ ČASOVÉHO LIMITU</u>	Interval čas. limitu (sekundy)	0-3600, <b>30</b>	Volitelné, Poziční 8

### Název správce front zpráv (MQMNAME)

Uvádí název správce front zpráv.

Možné hodnoty jsou:

#### \* DFT

Použít výchozího správce front.

#### jméno-správce-front

Uveďte název správce front. Název může obsahovat až 48 znaků. Pokud systém používá dvoubajtovou znakovou sadu (DBCS), bude maximální počet znaků zredukován.

#### \*ALL

Jsou ukončeni všichni správci front.

### Volba (OPTION)

Uvádí, zda je dovoleno dokončení procesů připojených ke správci front.

Možné hodnoty jsou:

#### \* CNTRLD

Umožnit momentálně zpracovávaným programům, aby byly dokončeny. Volání MQCONN (nebo MQOPEN nebo MQPUT1, které provádí implicitní připojení) selže. Pokud je uvedeno ENDCCTJOB(\*YES), je provedeno deset pokusů o řízené vypnutí správce front. Pokud je správce front úspěšně vypnut, následuje okamžité ukončení procesů, které jsou k němu stále připojeny.

#### \* MED

Okamžitě ukončit správce front. Všechna aktuální volání MQI jsou dokončena, ale následné požadavky pro volání MQI selžou. Nedokončené jednotky práce jsou vráceny zpět při dalším spuštění správce front. Pokud je uvedeno ENDCCTJOB(\*YES), tak v případě potřeby po intervalu sekund TIMEOUT po řízeném vypnutí správce front následuje okamžité vypnutí správce front. Za tím následuje okamžité vypnutí procesů, které jsou k němu připojeny.

#### \* ČEKÁNÍ

Ukončení správce front stejným způsobem jako volbou \*CNTRLD. Avšak řízení je vráceno pouze po zastavení správce front. Tato volba není povolena s MQMNAME(\*ALL). Pokud je uvedeno ENDCCTJOB(\*YES), je vydáno jediné řízené vypnutí správce front, které čeká na odpojení všech procesů. Když je dokončeno, následují akce popsané v parametru ENDCCTJOB.



### **\* PŘEDJÍMAT**

**Použit tento typ ukončení práce pouze za výjimečných okolností** Správce front se zastaví bez čekání na odpojení aplikací nebo pro dokončení volání MQI. To může vést k nepředvídatelným výsledkům pro aplikace IBM MQ . Všechny procesy ve správci front, jehož zastavení selhalo, jsou ukončeny 30 sekund po zadání příkazu. Tato volba není povolena s uvedením ENDCCTJOB(\*YES).

### **Instance k ukončení (INSTANCE)**

Uvádí, zda ukončit všechny instance správce front, nebo ukončit pouze záložní instanci správce front.

Možné hodnoty jsou:

#### **\*ALL**

Všechny instance správce front se mají ukončit. Tuto volbu lze požadovat pouze proti nezáložní instanci správce front.

Pokud je záložní instance spuštěna jinde, parametr ALWSWITCH v příkazu ENDMQM bude řídit, zda se záložní instance ukončí sama.

#### **\* ZÁLOŽNÍ**

Pouze záložní instance správce front má být ukončena, jakákoliv jiná instance správce front bude pracovat dál. Tuto volbu lze požadovat pouze proti záložní instanci správce front.

### **Povolit přepnutí (ALWSWITCH)**

Uvádí, zda je povoleno přepnutí na pohotovostní režim instance správce front, když instance správce front skončila.

Možné hodnoty jsou:

#### **\*NO**

Přepnutí na záložní instanci správce front není povoleno. Jakékoliv záložní instance, které jsou spuštěny, se po úspěšném dokončení tohoto příkazu také ukončí. P.: Znovu připojitelné klientské aplikace, připojené k tomuto správci fronty mají být odpojeny.

#### **\*YES**

Pokus o přepnutí na záložní instanci správce front bude proveden tehdy, když záložní instance správce front nebude spuštěna, tento příkaz selže a aktivní instance správce front zůstane aktivní.

Znovu připojitelné klientské aplikace, připojené k tomuto správci fronty mají znovu navázat spojení, aby mohly udržovat konektivitu.

### **Znovu připojit (RECONN)**

Uvádí, zda by klientské aplikace, momentálně připojené k tomuto správci fronty, měly pokusit o navázání spojení k instanci správce front.

Možné hodnoty jsou:

#### **\*NO**

Znovu připojitelné klientské aplikace, připojené k tomuto správci fronty mají být odpojeny.

#### **\*YES**

Znovu připojitelné klientské aplikace, připojené k tomuto správci fronty mají znovu navázat spojení, aby mohly udržovat konektivitu.

### **Ukončit připojené úlohy (ENDCCTJOB)**

Uvádí, zda jsou všechny procesy připojené ke správci front ukončeny.

Možné hodnoty jsou:

#### **\*NO**

Správce nebo správci front jsou ukončeni, ale není provedena žádná další akce.

## \*YES

K ukončení každého správce front jsou provedeny následující kroky:

- Pokud je správce front spuštěn a bylo uvedeno RCDMQMIMG(\*YES), jsou zaznamenány obrazy média pro všechny objekty definované pro správce front.
- Správce front odpovídajícím způsobem ukončen (\*CNTRLD, \*WAIT nebo \*IMMED).
- Všechny sdílené paměti a semaforey použité správcem front jsou odstraněny bez ohledu na to, zda se aplikace odpojily od správce front. Aplikace, které nebyly odpojeny od prostředku sdílené paměti při uvedení této volby, obdrží při dalším vydání volání MQI s ovladačem existujícího připojení návratový kód MQRC\_CONNECTION\_BROKEN (2009).

## Záznam obrazu objektu MQ (RCDMQMIMG)

Uvádí, zda jsou obrazy média zaznamenány pro správce front.

Možné hodnoty jsou:

### \*YES

Pokud je správce front spuštěn, jsou zaznamenány obrazy média pro všechny objekty správce front.

### \*NO

Obrazy média objektů správce front nejsou zaznamenány jako část uváděná do klidového stavu.

## Interval časového limitu (sekundy) (TIMEOUT)

Uvádí časový interval v sekundách mezi řízeným a okamžitým vypnutím správce front, když je uvedeno \*IMMED. Také určuje počet sekund mezi pokusy vypnout správce front, když je uvedeno \*CNTRLD.

Možné hodnoty jsou:

### 30

Výchozí hodnota je 30 sekund.

### interval-vypršení

Určete hodnotu v sekundách, v rozsahu od 0 do 3600.

## Příklady

Není

## Chybové zprávy

Neznámý

## Ukončit zprostředkovatele publikování/odběru MQ (ENDMQMBRK)

### Kde je povoleno spustit

Všechna prostředí (\*ALL)

### Bezpečnost podprocesů

Ano

Příkaz ENDMQMBRK (End IBM MQ Broker) se používá k zastavení zprostředkovatele.

## Parametry

Klíčové slovo	Popis	Volby	Notes
<u>MQMNAME</u>	Název správce front zpráv	Hodnota znaku	Povinné, Poziční 1
<u>VOLBA</u>	Volba	*CNTRLD, *IMMED	Volitelné, Poziční 2

## Název správce front zpráv (MQMNAME)

Uvádí název správce front.

### jméno-správce-front

Uvedte název správce front.

## Volba (OPTION)

Uvádí, jak je zprostředkovatel ukončen.

Možné hodnoty jsou:

### \* CNTRLD

Umožňuje zprostředkovateli dokončit zpracování pro libovolnou zprávu, kterou již spustil.

### \* MED

Okamžitě ukončí zprostředkovatele. Zprostředkovatel se nepokusí o žádná další získání nebo vložení a vrací jakékoli došlé jednotky práce. To může znamenat, že dočasná vstupní zpráva je publikována pouze na podmnožinu odběratelů nebo je ztracena, v závislosti na konfiguračních parametrech zprostředkovatele.

## Příklady

Není

## Chybové zprávy

Neznámý

## Ukončení kanálu MQ (ENDMQMCHL)

### Kde je povoleno spustit

Všechna prostředí (\*ALL)

### Bezpečnost podprocesů

Ano

Příkaz Ukončení kanálu MQ (ENDMQMCHL) zavírá kanál MQ a kanál pak již není přístupný pro automatické restarty.

## Parametry

Klíčové slovo	Popis	Volby	Notes
<u>CHLNAME</u>	Název kanálu	Hodnota znaku	Povinné, Poziční 1
<u>VOLBA</u>	Volba	<b>*CNTRLD</b> , *IMMED, *ABNORMAL	Volitelné, Poziční 2
<u>MQMNAME</u>	Název správce front zpráv	<i>Hodnota znaku</i> , <b>*DFT</b>	Volitelné, Poziční 3
<u>Stav</u>	Stav kanálu	<b>*STOPPED</b> , *INACTIVE	Volitelné, Poziční 4
<u>CONNNAME</u>	Název připojení	<i>Hodnota znaku</i> , <b>*NONE</b>	Volitelné, Poziční 5
<u>RQMNAME</u>	Vzdálený správce front	<i>Hodnota znaku</i> , <b>*NONE</b>	Volitelné, Poziční 6

## Název kanálu (CHLNAME)

Uvádí název definice kanálu.

Možné hodnoty jsou:

**název-kanálu**

Uvedte název kanálu.

**Volba (OPTION)**

Uvádí, zda je zpracování pro aktuální dávku zpráv dovoleno dokončení řízeným způsobem.

Možné hodnoty jsou:

**\* CNTRLD**

Umožňuje dokončení zpracování aktuální dávky zpráv. Není dovoleno spuštění žádné nové dávky.

**\* MED**

Okamžitě ukončuje zpracování aktuální dávky zpráv. Je to podobné výsledku v situacích, kdy 'vzniknou pochybnosti'.

**\* ABNORMÁLNÍ**

Okamžitě ukončuje zpracování aktuální dávky zpráv a ukončuje vlákno nebo úlohu kanálu. Je to podobné výsledku v situacích, kdy 'vzniknou pochybnosti'.

**Název správce front zpráv (MQMNAME)**

Uvádí název správce front zpráv.

Možné hodnoty jsou:

**\* DFT**

Použije se výchozí správce front. Pokud nemáte na systému definovaného výchozího správce front, příkaz selže.

**jméno-správce-front-zpráv**

Název správce front zpráv.

**Stav kanálu (STATUS)**

Uvádí požadovaný stav kanálu po úspěšném dokončení příkazu.

Možné hodnoty jsou:

**\* ZASTAVENO**

Stav kanálu je nastaven na STOPPED.

**\* NEAKTIVNÍ**

Stav kanálu je nastaven na INACTIVE.

**Název připojení (CONNNAME)**

Uvádí název připojení instance kanálu, které chcete ukončit.

**Vzdálený správce front (RQMNAME)**

Uvádí název vzdáleného správce front instance kanálu, kterého chcete ukončit.

**Příklady**

Není

**Chybové zprávy**

Neznámý

## Ukončení připojení správce front (ENDMQMCONN)

### Kde je povoleno spustit

Všechna prostředí (\*ALL)

### Bezpečnost podprocesů

Ano

Příkaz Ukončení připojení MQ (ENDMQMCONN) vám umožňuje ukončit připojení ke správci front.

### Parametry

Klíčové slovo	Popis	Volby	Notes
<u>PŘIPOJENÍ</u>	Identifikátor připojení	Hodnota znaku	Povinné, Klíč, Poziční 1
<u>MQMNAME</u>	Název správce front zpráv	<i>Hodnota znaku, *DFT</i>	Volitelné, Poziční 2

### Identifikátor připojení (CONN)

Identifikátor připojení, který se má ukončit.

Identifikátor připojení je 16znakový hexadecimální řetězec.

### Název správce front zpráv (MQMNAME)

Uvádí název správce front.

Možné hodnoty jsou:

#### \* DFT

Použít výchozího správce front.

#### jméno-správce-front

Název správce front zpráv.

### Příklady

Není

### Chybové zprávy

Neznámý

## Ukončení příkazového serveru MQ (ENDMQMCSVR)

### Kde je povoleno spustit

Všechna prostředí (\*ALL)

### Bezpečnost podprocesů

Ano

Příkaz Ukončení příkazového serveru MQ (ENDMQMCSVR) zastaví příkazový server MQ pro uvedeného lokálního správce front.

### Parametry

Klíčové slovo	Popis	Volby	Notes
<u>MQMNAME</u>	Název správce front zpráv	Hodnota znaku	Povinné, Poziční 1

Klíčové slovo	Popis	Volby	Notes
<u>VOLBA</u>	Volba	<b>*CNTRLD</b> , *IMMED	Volitelné, Poziční 2

### Název správce front zpráv (MQMNAME)

Uvádí název správce front zpráv.

#### jméno-správce-front

Uveďte název správce front.

### Volba (OPTION)

Uvádí, zda se zpráva příkazu, který se momentálně zpracovává, může dokončit.

Možné hodnoty jsou:

#### \* CNTRLD

Umožňuje příkazovému serveru dokončit zpracování zprávy příkazu, kterou již spustil. Z fronty se nečte žádná nová zpráva.

#### \* MED

Příkazový server je ukončen okamžitě. Všechny akce přiřazené ke zprávě příkazu a momentálně zpracovávané nebudou možná dokončeny.

### Příklady

Není

### Chybové zprávy

Neznámý

## Ukončení modulů listener MQ (ENDMQMLSR)

#### Kde je povoleno spustit

Všechna prostředí (\*ALL)

#### Bezpečnost podprocesů

Ano

Příkaz Ukončení listeneru MQ (ENDMQMLSR) ukončí TCP/IP listener MQ.

Tento příkaz je platný pouze pro protokoly přenosu TCP/IP.

Můžete uvést buď objekt listeneru nebo určitý port.

### Parametry

Klíčové slovo	Popis	Volby	Notes
<u>MQMNAME</u>	Název správce front zpráv	<i>Hodnota znaku</i> , <b>*DFT</b>	Volitelné, Poziční 1
<u>PORT</u>	Číslo portu	1-65535, * VŠE	Volitelné, Poziční 2
<u>VOLBA</u>	Volba	<b>*CNTRLD</b> , *WAIT, *FORCE	Volitelné, Poziční 3
<u>Číslo LSRNAME</u>	Název modulu listener	<i>Hodnota znaku</i> , <b>*NONE</b>	Volitelné, Poziční 4

## Název správce front zpráv (MQMNAME)

Uvádí název správce front.

Možné hodnoty jsou:

### \* DFT

Poulít výchozího správce front.

### jméno-správce-front

Název správce front zpráv.

## Číslo portu (PORT)

Číslo portu, který má listener použít.

Možné hodnoty jsou:

### \* STEJNÉ

Atribut se nemění.

### číslo-portu

Číslo portu, který se má použít.

## Volba (OPTION)

Uvádí akci provedenou po spuštění procesů pro ukončení listenerů.

### \* CNTRLD

Jsou spuštěny procesy pro ukončení všech listenerů pro uvedeného správce front a řízení je vráceno před skutečným ukončením listenerů.

### \* ČEKÁNÍ

Ukončit listenery pro uvedeného správce front stejným způsobem jako volba \*CNTRLD. Avšak řízení je vráceno pouze po ukončení všech listenerů.

## Název modulu listener (LSRNAME)

Název objektu listeneru MQ, který se má ukončit.

Možné hodnoty jsou:

### \* ŽÁDNÉ

Není zadán žádný objekt listeneru.

### název\_modulu\_listener

Uvedte název definice listeneru. Maximální délka řetězce je 48 bajtů.

## Příklady

Není

## Chybové zprávy

Neznámý

## Ukončení služby MQ (ENDMQMSVC)

### Kde je povoleno spustit

Všechna prostředí (\*ALL)

### Bezpečnost podprocesů

Ano

Příkaz Ukončení služby MQ (ENDMQMSVC) ukončí službu MQ .

## Parametry

Klíčové slovo	Popis	Volby	Notes
<u>SVCNAME</u>	Název služby	Hodnota znaku	Povinné, Poziční 1
<u>MQMNAME</u>	Název správce front zpráv	<i>Hodnota znaku, *DFT</i>	Volitelné, Poziční 2

### Název služby (SVCNAME)

Název objektu služby MQ , který má být ukončen.

Možné hodnoty jsou:

#### \* ŽÁDNÉ

Není zadán žádný objekt služby.

#### jméno-slужby

Uveďte název definice služby. Maximální délka řetězce je 48 bajtů.

### Název správce front zpráv (MQMNAME)

Uvádí název správce front.

Možné hodnoty jsou:

#### \* DFT

Použití výchozího správce front.

#### jméno-správce-front

Název správce front zpráv.

## Příklady

Není

## Chybové zprávy

Neznámý

## Udělení oprávnění k objektu MQ (GRTMQMAUT)

Kde je povoleno spustit:	Bezpečnost podprocesů:
Všechna prostředí (*ALL)	Ano

Příkaz Grant MQ Authority (GRTMQMAUT) se používá k udělení specifického oprávnění pro objekty MQ uvedené v příkazu jinému uživateli nebo skupině uživatelů.

Oprávnění může být uděleno:

- Jmenovaní uživatelé.
- Uživatelům (\*PUBLIC), kteří nemají oprávnění speciálně jim poskytnuté oprávnění.
- Skupiny uživatelů, kteří nemají žádné oprávnění k objektu.

Příkaz GRTMQMAUT může použít kdokoli ve skupině QMQADM, to znamená kdokoli, jehož profil uživatele uvádí QMQADM jako primární nebo doplňkový skupinový profil.



## Parametry

Klíčové slovo	Popis	Volby	Notes
<u>OBJEKT</u>	Název objektu	Hodnota znaku	Povinné, Poziční 1
<u>ObjType</u>	Typ objektu	* ALL, * Q, * ALSQ, * LCLQ, * MDLQ, * RMTQ, * AUTHINFO, * MQM, * NMLIST, * PRC, * LR, * SVC, * CHL, * CLTN, * TOPIC, * RMTMQMNAME	Povinné, Poziční 2
<u>Uživatel</u>	Jména uživatele	Jednoduché hodnoty: *PUBLIC, Ostatní hodnoty (až do 50 opakování): <i>Název</i>	Povinné, Poziční 3
<u>AUT</u>	Oprávnění	Hodnoty (až 22 opakování): *ALTUSR, *BROWSE, *CONNECT, *GET, *INQ, *PUT, *SET, *PUB, *SUB, *RESUME, *SETID, *ADMCHG, *SETCLR, *SETCRT, *ADMCHG, *ADMDSP, *ALL, *ALLADM, *ALLMQI, *NONE, *CTRL, *CTRLX, *SYSTEM, *CTRL, *CTRLX, *SYSTEM	Povinné, Poziční 4
<u>MQMNAME</u>	Název správce front zpráv	<i>Hodnota znaku, *DFT</i>	Volitelné, Poziční 5
<u>SRVCOMP</u>	Jméno komponenty služby	<i>Hodnota znaku, *DFT</i>	Volitelné, Poziční 6

### Název objektu (OBJ)

Uvádí jméno objektů, pro které jsou udělena určitá oprávnění.

Možné hodnoty jsou:

#### **\*ALL**

Všechny objekty typu uvedeného hodnotou parametru OBJTYPE v době, kdy je příkaz vydán. \*ALL nemůže představovat generický profil.

#### **jméno-objektu**

Zadejte název objektu MQ, pro který je uděleno určité oprávnění jednomu nebo více uživatelům.

#### **Generický profil**

Uveďte generický profil objektů, které mají být vybrány. Generický profil je znakový řetězec, který obsahuje jeden nebo více generických znaků kdekoli v řetězci. Tento profil se používá k porovnání názvu objektu, který je předmětem použití v době použití. Generické znaky jsou (?), (\*) a (\*\*).

-CO? odpovídá jednomu znaku v názvu objektu.

\* odpovídá libovolnému řetězci obsaženém v kvalifikátoru, kde kvalifikátor je řetězec mezi tečkami (.). Například ABC\* odpovídá ABCDEF, ale ne ABCDEF.XYZ.

\*\* odpovídá jednomu nebo více kvalifikátorům. Například ABC. \*.XYZ odpovídá ABC.DEF.XYZ a ABC.DEF.GHI.XYZ, \*\* se v generickém profilu může objevit pouze jednou.

Uved'te jméno požadované v uvozovkách, abyste se ujistili, že váš výběr je přesně to, co jste zadali.

## Typ objektu (OBJTYPE)

Uvádí typ objektů, pro které jsou specifická oprávnění udělena.

### \*ALL

Všechny typy objektů MQ .

### \*Q

Všechny typy objektů fronty.

### \*ALSQ

Fronta alias.

### \*LCLQ

Lokální fronta.

### \*MDLQ

Modelová fronta.

### \*RMTQ

Vzdálená fronta.

### \*AUTHINFO

Objekt ověřovacích informací.

### \*MQM

Správce front zpráv.

### \*NMLIST

Objekt seznamu názvů.

### \*PRC

Definice procesu.

### \*CHL

Objekt kanálu.

### \*CLTCN

Objekt kanálu připojení klienta.

### \*LSR

Objekt listeneru.

### \*SVC

Objekt služby.

### \*TOPIC

Objekt tématu.

### \*RMTMQMNAME

Název vzdáleného správce front.

## Jména uživatelů (USER)

Uvádí jméno nebo jména uživatelů, pro které jsou oprávnění pro jmenovaný objekt poskytnuta. Jsou-li uvedena jména uživatelů, jsou oprávnění poskytnuta speciálně pro tyto uživatele. Oprávnění udělené tímto příkazem lze odvolat specificky příkazem odvolání oprávnění MQ (RVKMQMAUT).

### \* VEŘEJNÉ

Všichni uživatelé systému.

### jméno-profilu-uživatele

Uved'te jména jednoho nebo více uživatelů, kterým má být uděleno určité oprávnění pro objekt. Tyto názvy mohou být také názvy skupin. Můžete zadat až 50 názvů profilů uživatele.

## AUT (Oprávnění)

Uvádí oprávnění, které je uděleno pojmenovaným uživatelům. Hodnoty pro AUT lze uvést jako seznam specifických a obecných oprávnění v libovolném pořadí, kde obecné oprávnění mohou být:

\*NONE, která vytvoří profil pro uživatele bez oprávnění k uvedenému objektu, nebo nechá oprávnění nezměněno, pokud profil již existuje.

\*ALL, které propůjčuje všem určeným uživatelům oprávnění.

\*ALLADM, které propůjčuje všechny \*ADMCHG, \*ADMCLR, \*ADMCRRT, \*ADMDLT, \*ADMDSP, \*CTRL a \*CTRLX.

\*ALLMQI, které uděluje všechny \*ALTUSR, \*BROWSE, \*CONNECT, \*GET, \*INQ, \*PUT, \*SET, \*PUB, \*SUB a \*RESUME.

Oprávnění pro různé typy objektů

### **\*ALL**

Všechny autorizace. Vztahuje se na všechny objekty.

### **\*ADMCHG**

Změnit objekt. Vztahuje se na všechny objekty kromě názvu vzdáleného správce front.

### **\*ADMCLR**

Vymazat frontu. Vztahuje se pouze na fronty.

### **\*ADMCRRT**

Vytvoření objektu. Vztahuje se na všechny objekty kromě názvu vzdáleného správce front.

### **\*ADMDLT**

Odstranit objekt. Vztahuje se na všechny objekty kromě názvu vzdáleného správce front.

### **\*ADMDSP**

Zobrazí atributy objektu. Vztahuje se na všechny objekty kromě názvu vzdáleného správce front.

### **\*ALLADM**

Provádět administrační operace s objektem. Vztahuje se na všechny objekty kromě názvu vzdáleného správce front.

### **\*ALLMQI**

Použít všechna volání MQI použitelná pro objekt. Vztahuje se na všechny objekty.

### **\*ALTUSR**

Povolit použití oprávnění jiného uživatele pro volání MQOPEN a MQPUT1 . Platí pouze pro objekty správce front.

### **\*BROWSE**

Načtěte zprávu z fronty zadáním volání MQGET s volbou BROWSE. Vztahuje se pouze na objekty fronty.

### **\*CONNECT**

Připojte aplikaci ke správci front zadáním volání MQCONN. Platí pouze pro objekty správce front.

### **\*CTRL**

Řídit spuštění a ukončení kanálů, listenerů a služeb.

### **\*CTRLX**

Obnovte pořadové číslo a vyřešte nejisté kanály.

### **\*GET**

Načtení zprávy z fronty pomocí volání MGET. Vztahuje se pouze na objekty fronty.

### **\*INQ**

Provedení dotazu na objekt pomocí volání MQINQ. Vztahuje se na všechny objekty kromě názvu vzdáleného správce front.

### **\*PASSALL**

Předejte všechny kontext ve frontě. Vztahuje se pouze na objekty fronty.

**\*PASSID**

Předání kontextu identity ve frontě. Vztahuje se pouze na objekty fronty.

**\*PUT**

Vložit zprávu do fronty pomocí volání MQPUT. Používá se pouze pro objekty fronty a názvy vzdálených správců front.

**\*SET**

Nastavte atributy objektu pomocí volání MQSET. Platí pouze pro frontu, správce front a objekty procesu.

**\*SETALL**

Nastavit celý kontext na objektu. Platí pouze pro objekty fronty a správce front.

**\*SETID**

Nastavit kontext identity na objektu. Platí pouze pro objekty fronty a správce front.

**\* SYSTÉM**

Připojte aplikaci ke správci front pro systémové operace. Platí pouze pro objekty správce front.

Oprávnění pro volání MQI

**\*ALTUSR**

Povolit použití oprávnění jiného uživatele pro volání MQOPEN a MQPUT1 .

**\*BROWSE**

Načtete zprávu z fronty zadáním volání MQGET s volbou BROWSE.

**\*CONNECT**

Připojení aplikace k zadanému správci front zadáním volání MQCONN.

**\*GET**

Načtení zprávy z fronty zadáním volání MQGET.

**\*INQ**

Vytvoření dotazu pro konkrétní frontu zadáním volání MQINQ.

**\*PUT**

Vložit zprávu do určité fronty zadáním volání MQPUT.

**\*SET**

Nastavte atributy ve frontě z rozhraní MQI zadáním volání MQSET.

**\*PUB**

Chcete-li publikovat zprávu pomocí volání MQPUT, otevřete téma.

**\* SUB**

Vytvořit, změnit nebo obnovit odběr u tématu pomocí volání MQSUB.

**\* OBNOVIT**

Obnovte odběr pomocí volání MQSUB.

Pokud otevřete frontu pro více voleb, musíte být autorizováni pro každý z nich.

Oprávnění pro kontext

**\*PASSALL**

Propustit celý kontext na uvedené frontě. Všechna pole kontextu se zkopírují z původního požadavku.

**\*PASSID**

Předat kontext identity na zadané frontě. Kontext identity je stejný jako kontext požadavku.

**\*SETALL**

Nastavit celý kontext na zadané frontě. Toto je používáno speciálními systémovými obslužnými programy.

**\*SETID**

Nastavit kontext identity na zadané frontě. Toto je používáno speciálními systémovými obslužnými programy.

Oprávnění pro příkazy MQSC a PCF

**\*ADMCHG**

Změnit atributy uvedeného objektu.

**\*ADMCLR**

Vymažte uvedenou frontu (pouze příkaz vymazat frontu PCF).

**\*ADMCR**

Vytvořte objekty uvedeného typu.

**\*ADMDLT**

Vymažte uvedený objekt.

**\*ADMDS**

Zobrazí atributy uvedeného objektu.

**\*CTRL**

Řídit spuštění a ukončení kanálů, listenerů a služeb.

**\*CTRLX**

Obnovte pořadové číslo a vyřešte nejisté kanály.

Oprávnění pro generické operace

**\*ALL**

Použít všechny operace použitelné pro objekt.

Oprávnění all se rovná sjednocení oprávnění alladm, allmqia system odpovídající danému typu objektu.

**\* ALLADM**

Provádět všechny administrační operace vztahující se na objekt.

**\* ALLMQI**

Použít všechna volání MQI použitelná pro objekt.

**Název správce front zpráv (MQMNAME)**

Uvádí název správce front.

**\* DFT**

Použít výchozího správce front.

**jméno-správce-front**

Uveďte název správce front.

**Název komponenty služby (SRVCOMP)**

Uvádí název nainstalované autorizační služby, na kterou se autorizace vztahuje.

Možné hodnoty jsou:

**\* DFT**

Použijte první instalovanou komponentu autorizace.

**autorizační-služba-název-komponenty**

Název komponenty požadované autorizační služby, jak je uvedeno v souboru qm.ini správce front.

**Příklady**

Není

**Chybové zprávy**

Neznámý

## Ping kanálu MQ (PNGMQMCHL)

### Kde je povoleno spustit

Všechna prostředí (\*ALL)

### Bezpečnost podprocesů

Ano

Příkaz Ping na kanál MQ (PNGMQMCHL) testuje kanál tak, že odešle data jako speciální zprávu vzdálenému správci front zpráv a zkontroluje, že se data vrátí. Tento příkaz je úspěšný pouze z vysílajícího konce neaktivního kanálu a použitá data jsou generována lokálním správcem front zpráv.

### Parametry

Klíčové slovo	Popis	Volby	Notes
<u>CHLNAME</u>	Název kanálu	Hodnota znaku	Povinné, Poziční 1
<u>MQMNAME</u>	Název správce front zpráv	<i>Hodnota znaku, *DFT</i>	Volitelné, Poziční 2
<u>DATAcnt</u>	Počet dat	16-32768, <b>64</b>	Volitelné, Poziční 3
<u>CNT</u>	Počet	1-16, <b>1</b>	Volitelné, Poziční 4

### Název kanálu (CHLNAME)

Uvádí název definice kanálu.

Možné hodnoty jsou:

#### **název-kanálu**

Uveďte název kanálu.

### Název správce front zpráv (MQMNAME)

Uvádí název správce front zpráv.

Možné hodnoty jsou:

#### **\* DFT**

Použije se výchozí správce front. Pokud nemáte na systému definovaného výchozího správce front, příkaz selže.

#### **jméno-správce-front-zpráv**

Název správce front zpráv.

### Počet dat (DATAcnt)

Uvádí délku dat v bajtech. Aktuální počet bajtů může být nižší, než požadované množství v závislosti na použitém operačním systému a komunikačním protokolu.

Možné hodnoty jsou:

#### **64**

Výchozí hodnota je 64 bajtů.

*data-count* Uveďte hodnotu v rozsahu od 16 do 32768.

### Počet (CNT)

Uvádí, kolikrát je pro kanál testováno spojení.

Možné hodnoty jsou:

## 1

Spojení je pro kanál testováno jednou.

*ping-count* Uvedte hodnotu v rozsahu od 1 do 16.

## Příklady

Není

## Chybové zprávy

Neznámý

## Záznam obrazu objektu MQ (RCDMQMIMG)

### Kde je povoleno spustit

Všechna prostředí (\*ALL)

### Bezpečnost podprocesů

Ano

Příkaz RCDMQMIMG (Record MQ Object Image) se používá k poskytnutí značkovačů pro vybranou sadu objektů MQ, takže příkaz RCRMQMOBJ (Re-create MQM Object) může obnovit tuto sadu objektů z dat žurnálu zaznamenaných následně.

Tento příkaz je určen ke zpřístupnění žurnálových zásobníků odpojených před aktuálním datem, které se mají odpojit. Při úspěšném dokončení tohoto příkazu již tyto žurnály nejsou vyžadovány pro příkaz RCRMQMOBJ (Re-create MQ Object) v této sadě objektů MQM, které mají být úspěšné.

## Parametry

Klíčové slovo	Popis	Volby	Notes
<u>OBJEKT</u>	Název objektu	<i>Hodnota znaku</i> , *ALL	Povinné, Poziční 1
<u>ObjType</u>	Typ objektu	* ALL, * Q, * ALSQ, * LCLQ, * MDLQ, * RMTQ, * AUTHINFO, * CTLG, * MQM, * NMLIST, * PRC, * CHL, * CLTN, * LSR, * SVC, * SYNCFILE, * TOPIC	Povinné, Poziční 2
<u>MQMNAME</u>	Název správce front zpráv	<i>Hodnota znaku</i> , *DFT	Volitelné, Poziční 3
<u>DSPJRNDTA</u>	Zobrazení dat příjemce žurnálu	*YES, *NO	Volitelné, Poziční 4

## Název objektu (OBJ)

Uvádí název objektů, které by měly být zaznamenány. Jedná se o 48znakový objekt MQ nebo generický název objektu.

Možné hodnoty jsou:

### \*ALL

Jsou zaznamenány všechny objekty uvedeného typu (OBJTYPE).

### generický-název-objektu

Uvedte generický název objektů, které se mají zaznamenat. Generické jméno je znakový řetězec následován hvězdičkou (\*). Například ABC\*. Zvolí všechny objekty s názvy začínajícími na řetězec znaků.

Doporučuje se, abyste požadovaný název uvedli v uvozovkách. Zajistíte, že výběr bude přesně odpovídat vašemu zadání.

Nemůžete vybrat všechna velká a malá verze generického názvu na jednom panelu, aniž byste požadovali všechny názvy.

### **jméno-objektu**

Název objektu MQ, který se má zaznamenat.

### **Typ objektu (OBJTYPE)**

Uvádí typ objektů, které mají být znovu vytvořeny.

Možné hodnoty jsou:

#### **\*ALL**

Uvádí všechny typy objektu MQ.

#### **\*Q**

Uvádí objekty fronty MQ s názvy uvedenými pomocí OBJ.

#### **\*ALSQ**

Uvádí objekty fronty alias MQ s názvy uvedenými pomocí OBJ.

#### **\*LCLQ**

Uvádí objekty lokální fronty MQ s názvy uvedenými pomocí OBJ.

#### **\*MDLQ**

Uvádí objekty fronty modelu MQ s názvy uvedenými pomocí OBJ.

#### **\*RMTQ**

Uvádí objekty vzdálené fronty MQ s názvy uvedenými pomocí OBJ.

#### **\*AUTHINFO**

Uvádí objekty ověřovacích informací MQ s názvy uvedenými pomocí OBJ.

#### **\*CTLG**

Uvádí objekt katalogu správce front MQ. Má stejný název jako objekt správce front.

#### **\*MQM**

Uvádí objekt správce front zpráv.

#### **\*CHL**

Uvádí objekty kanálu MQ s názvy uvedenými pomocí OBJ.

#### **\*CLTCN**

Určuje objekty kanálu připojení klienta MQ MQI s názvy uvedenými pomocí OBJ.

#### **\*NMLIST**

Uvádí objekty seznamu názvů MQ s názvy uvedenými pomocí OBJ.

#### **\*PRC**

Uvádí objekty procesu MQ s názvy uvedenými pomocí OBJ.

#### **\*LSR**

Uvádí objekty modulu listener MQ s názvy uvedenými pomocí OBJ.

#### **\*SVC**

Uvádí objekty služby MQ s názvy uvedenými pomocí OBJ.

#### **\*SYNCFILE**

Uvádí soubor synchronizace kanálu MQ.

#### **\*TOPIC**

Uvádí objekty tématu MQ s názvy uvedenými pomocí OBJ.

### **Název správce front zpráv (MQMNAME)**

Uvádí název správce front zpráv.

Možné hodnoty jsou:



**\* DFT**

Použití výchozího správce front.

**jméno-správce-front-zpráv**

Uveďte název správce front.

**Zobrazení dat žurnálového zásobníku (DSPJRNDTA)**

Uvádí, zda by měly být další zprávy zapsány do protokolu úlohy, když se příkaz dokončí, aby informoval uživatele, které žurnálové zásobníky jsou stále vyžadovány IBM MQ.

Možné hodnoty jsou:

**\*NO**

Do protokolu úlohy nejsou zapsány žádné zprávy.

**\*YES**

Při dokončení příkazu budou do protokolu úlohy odeslány zprávy. Zprávy budou obsahovat podrobnosti o tom, které žurnálové zásobníky jsou vyžadovány produktem IBM MQ.

**Příklady**

Není

**Chybové zprávy**

Neznámý

**Znovu vytvořit objekt MQ (RCRMQMOBJ)****Kde je povoleno spustit**

Všechna prostředí (\*ALL)

**Bezpečnost podprocesů**

Ano

Příkaz Re-create MQ Object (RCRMQMOBJ) se používá k poskytnutí mechanismu zotavení pro poškozené objekty produktu MQ . Příkaz zcela znovu vytvoří objekty z informací zaznamenaných v žurnálech MQ . Pokud neexistuje žádný poškozený objekt, není provedena žádná akce.

**Parametry**

Klíčové slovo	Popis	Volby	Notes
<u>OBJEKT</u>	Název objektu	<i>Hodnota znaku, *ALL</i>	Povinné, Poziční 1
<u>ObjType</u>	Typ objektu	* ALL, * Q, * ALSQ, * LCLQ, * MDLQ, * RMTQ, * AUTHINFO, * CTLG, * MQM, * NMLIST, * PRC, * CHL, * CLTN, * LSR, * SVC, * SYNCFILE, * CLCHLTAB, * TOPIC	Povinné, Poziční 2
<u>MQMNAME</u>	Název správce front zpráv	<i>Hodnota znaku, *DFT</i>	Volitelné, Poziční 3

**Název objektu (OBJ)**

Uvádí jméno objektů, které by měly být znovu vytvořeny, pokud jsou poškozené. Jedná se o 48znakový objekt MQ nebo generický název objektu.

Možné hodnoty jsou:

**\*ALL**

Všechny poškozené objekty MQ uvedeného typu (OBJTYPE) jsou znovu vytvořeny.

**generický-název-objektu**

Uvedte generický název objektů, které mají být znovu vytvořeny. Generické jméno je znakový řetězec následován hvězdičkou (\*). Například ABC\*. Zvolí všechny objekty s názvy začínajícími na řetězec znaků.

Doporučuje se, abyste požadovaný název uvedli v uvozovkách. Zajistíte, že výběr bude přesně odpovídat vašemu zadání.

Nemůžete vybrat všechna velká a malá verze generického názvu na jednom panelu, aniž byste požadovali všechny názvy.

**jméno-objektu**

Název objektu MQ , který má být znovu vytvořen, pokud je poškozen.

**Typ objektu (OBJTYPE)**

Uvádí typ objektu objektů, které mají být znovu vytvořeny.

Možné hodnoty jsou:

**\*ALL**

Uvádí všechny typy objektu MQ.

**\*Q**

Uvádí objekty fronty MQ s názvy uvedenými pomocí OBJ.

**\*ALSQ**

Uvádí objekty fronty alias MQ s názvy uvedenými pomocí OBJ.

**\*LCLQ**

Uvádí objekty lokální fronty MQ s názvy uvedenými pomocí OBJ.

**\*MDLQ**

Uvádí fronty modelu MQ s názvy uvedenými pomocí OBJ.

**\*RMTQ**

Uvádí objekty vzdálené fronty MQ s názvy uvedenými pomocí OBJ.

**\*AUTHINFO**

Uvádí objekty ověřovacích informací MQ s názvy uvedenými pomocí OBJ.

**\*CTLG**

Uvádí objekt katalogu správce front zpráv. Katalogový objekt má stejný název jako objekt správce front zpráv. Obsahuje názvy objektů produktu MQ . Uživatel potřebuje oprávnění k tomuto objektu, aby mohl spustit nebo zastavit správce front zpráv, nebo vytvořit nebo odstranit fronty a definice procesů produktu MQ .

**\*MQM**

Uvádí správce front zpráv. Tento objekt zadržuje atributy správce front zpráv.

**\*CHL**

Uvádí objekty kanálu MQ s názvy uvedenými pomocí OBJ.

**\*CLTCN**

Určuje objekty kanálu připojení klienta MQ MQI s názvy uvedenými pomocí OBJ.

**\*NMLIST**

Uvádí objekty seznamu názvů MQ s názvy uvedenými pomocí OBJ.

**\*PRC**

Uvádí objekty procesu MQ s názvy uvedenými pomocí OBJ.

**\*LSR**

Uvádí objekty modulu listener MQ s názvy uvedenými pomocí OBJ.

**\*SVC**

Uvádí objekty služby MQ s názvy uvedenými pomocí OBJ.

**\* SYNCFILE**

Uvádí soubor synchronizace kanálu MQ.

**\* SYNCFILE**

Určuje soubor tabulky kanálů klienta MQ MQI.

**\*TOPIC**

Uvádí objekty tématu MQ s názvy uvedenými pomocí OBJ.

**Název správce front zpráv (MQMNAME)**

Uvádí název správce front zpráv.

Možné hodnoty jsou:

**\* DFT**

Použít výchozího správce front.

**jméno-správce-front-zpráv**

Uveďte název správce front.

**Příklady**

Není

**Chybové zprávy**

Neznámý

**Obnova oprávnění IBM MQ (RFRMQMAUT)****Kde je povoleno spustit**

Všechna prostředí (\*ALL)

**Bezpečnost podprocesů**

Ano

Příkaz IBM MQ security cache refresh (RFRMQMAUT) obnoví mezipaměť zabezpečení správce oprávnění objektu IBM MQ .

**Parametry**

Klíčové slovo	Popis	Volby	Notes
<u>MQMNAME</u>	Název správce front zpráv	<i>Hodnota znaku, *DFT</i>	Volitelné, Poziční 1
<u>Type</u>	Obnovit typ	<b>*AUTHSERV</b> , *SSL	Volitelné, Poziční 2

**Název správce front zpráv (MQMNAME)**

Uvádí název správce front k provedení obnovení zabezpečení.

Možné hodnoty jsou:

**jméno-správce-front**

Uveďte název správce front. Název může obsahovat až 48 znaků. Pokud systém používá dvoubajtovou znakovou sadu (DBCS), bude maximální počet znaků zredukován.

**\* DFT**

Uvádí, že by měl být použit výchozí správce front.

## Typ obnovy (TYPE)

Typ obnovy zabezpečení, která se má provést. Možné hodnoty jsou:

### \* AUTHSERV

Obnoví seznam oprávnění interně zadržovaných komponentou služeb autorizace.

### \* SSL

Obnoví zobrazení načtené do mezipaměti úložiště klíčů SSL umožňující, aby se aktualizace projevíly po úspěšném dokončení příkazu. Také obnoví umístění serverů LDAP, které se mají použít pro seznam odvolaných certifikátů (CRL) a úložiště klíčů.

## Příklady

Není

## Chybové zprávy

Neznámý

## Obnova klastru MQ (RFRMQMCL)

### Kde je povoleno spustit

Všechna prostředí (\*ALL)

### Bezpečnost podprocesů

Ano

Příkaz Refresh MQ Cluster (RFRMQMCL) aktualizuje lokálně zadržené informace o klastru (včetně všech automaticky definovaných kanálů, které jsou nejisté) a vynutí jejich nové sestavení. To vám umožní provést "cold-start" na klastru.

## Parametry

Klíčové slovo	Popis	Volby	Notes
<u>Klastr</u>	Jméno klastru	Hodnota znaku	Povinné, Poziční 1
<u>MQMNAME</u>	Název správce front zpráv	<i>Hodnota znaku, *DFT</i>	Volitelné, Poziční 2
<u>REPOS</u>	Obnovit úložiště	<b>*NO, *YES</b>	Volitelné, Poziční 3

## Název klastru (CLUSTER)

Název klastru, který má být obnoven.

Možné hodnoty jsou:

**\* \***

Správce front bude obnoven ve všech klastrech, do kterých patří.

Je-li hodnota Aktualizovat úložiště nastavena na hodnotu \*YES, správce front znovu spustí hledání správců front úložiště s použitím informací v lokálních definicích odesílacího kanálu klastru.

### **název**

Zadejte název klastru.

## Název správce front zpráv (MQMNAME)

Uvádí název správce front.

**\* DFT**

Použít výchozího správce front.

### jméno-správce-front

Uvedte název správce front.

### Obnovit úložiště (REPOS)

Určuje, zda mají být aktualizovány informace o správcích front úložiště.

Možné hodnoty jsou:

#### \*NO

Neaktualizovat informace o úložišti.

#### \*YES

Obnovit informace o úložišti. Tuto hodnotu nelze zadat, pokud správce front je sám o sobě správcem úložiště.

### Příklady

Není

### Chybové zprávy

Neznámý

## V 8.0.0.4 Obnova správce front zpráv (RFRMQM)

#### Kde je povoleno spustit

Všechna prostředí (\*ALL)

#### Bezpečnost podprocesů

Ano

Správce front aktualizace (RFRMQM) provádí speciální operace ve správcích front.

### Parametry

Klíčové slovo	Popis	Volby	Notes
<u>MQMNAME</u>	Název správce front zpráv	<i>Hodnota znaku, *DFT</i>	Povinné, Poziční 1
<u>Type</u>	Obnovit typ	<b>*CONFIGEV</b> , <i>*PROXYUB</i>	Povinné, Poziční 2
<u>objekt</u>	Typ objektu	<b>*ALL</b> , <i>Uvedené objekty</i>	Volitelné, Poziční 3
<u>NAME</u>	Název objektu	<b>*ALL</b> , <i>generický-název-objektu, název-objektu</i>	Volitelné, Poziční 4
<u>INCLINT</u>	Zahrnout interval	<b>*NONE</b> , <i>zahrnout-interval</i>	Volitelné, Poziční 5

### Název správce front zpráv (MQMNAME)

Uvádí název správce front.

#### \* DFT

Použít výchozího správce front.

#### ***název-správce-front***

Uvedte název správce front.

## Typ obnovy (TYPE)

Typ obnovy správce front, která se má provést.

Možné hodnoty jsou:

### \* KONFIG\_

Požaduje, aby správce front vygeneroval zprávu o události konfigurace pro každý objekt, který odpovídá kritériím výběru uvedeným parametry OBJECT, NAME a INCLINT.

### \* PROXYSUB

Požaduje, aby správce front resynchronizoval proxy odběry, které jsou obsaženy a prováděny ve správcích front připojených v hierarchii nebo publikačním/odběrovém klastru.

## Typ objektu (OBJECT)

Požaduje, aby obnova zahrnovala pouze objekty uvedeného typu.

Tento parametr je platný pouze pro TYPE(\*CONFIGEV)

Možné hodnoty jsou:

### \*ALL

Všechny uvedené objekty.

### Specifické objekty

Vyberte z:

- \* FRONTA
- \* QLOCAL
- \* QMODEL
- \* QALIAS
- \* QREMOTE
- \* KANÁL
- \* SEZNAM NÁZVŮ
- \* ZÁSADA
- \* PROCES
- \* QMGR
- \* AUTHINFO
- \* AUTHREC

## Název objektu (NAME)

Požaduje, aby obnova zahrnovala pouze objekty, jejichž názvy se shodují s názvy uvedenými v obnově.

Tento parametr je platný pouze pro TYPE(\*CONFIGEV)

Možné hodnoty jsou:

### \*ALL

Jsou zahrnuty všechny názvy objektu.

### ***název\_generický-objekt***

Uveďte generický název objektů, které se mají zahrnout. Generický název je řetězec znaků následovaný hvězdičkou (\*) (například ABC\*) a zvolí všechny fronty mající názvy začínající na řetězec znaků.

### ***název-objektu***

Uveďte název objektu, který se má zahrnout.

## Interval zahrnutí (INCLINT)

Určuje hodnotu v minutách, která definuje období bezprostředně před aktuálním časem, a požadavky, že do obnovy jsou zahrnuty pouze objekty, které byly vytvořeny nebo změněny během daného období.

Tento parametr je platný pouze pro TYPE(\*CONFIGEV)

Možné hodnoty jsou:

### \* ŽÁDNÉ

Nepoužije se žádný časový limit.

### *zahrnout-interval*

Uveďte interval začlenění v minutách (0-999999).

## Odebrání info správce front (RMVMQMINF)

### Kde je povoleno spustit

Všechna prostředí (\*ALL)

### Bezpečnost podprocesů

Ano

Příkaz Odebrání informací o správci front zpráv (RMVMQMINF) odebere informace o konfiguraci pro správce front. Tento příkaz lze použít například k odebrání sekundární instance správce front odebráním odkazu na sdílená data správce front.

## Parametry

Klíčové slovo	Popis	Volby	Notes
<u>MQMNAME</u>	Název správce front zpráv	Hodnota znaku	Volitelné, Poziční 1

## Název správce front zpráv (MQMNAME)

Uvádí název správce front zpráv, pro kterého se mají odebrat informace.

### jméno-správce-front

Uveďte název správce front. Název může obsahovat až 48 znaků. Pokud systém používá dvoubajtovou znakovou sadu (DBCS), bude maximální počet znaků zredukován.

## Příklady

Není

## Chybové zprávy

Neznámý

## Odebrání žurnálu správce front (RMVMQMJRN)

### Kde je povoleno spustit

Všechna prostředí (\*ALL)

### Bezpečnost podprocesů

Ano

Příkaz Odebrání žurnálu správce front (RMVMQMJRN) odebere žurnál správce front. Tento příkaz můžete použít například k odebrání vzdáleného žurnálu, použitého pro záložního správce front nebo pro správce front hromadných instancí.

## Parametry

Klíčové slovo	Popis	Volby	Notes
<u>MQMNAME</u>	Název správce front zpráv	<i>Hodnota znaku, *DFT</i>	Volitelné, Poziční 1
<u>JRN</u>	Žurnál správce front	<i>Hodnota znaku, *DFT</i>	Volitelné, Poziční 2
<u>RMTJRNRDB</u>	Vzdálená relační databáze	Hodnota znaku	Volitelné, Poziční 3

### Název správce front zpráv (MQMNAME)

Uvádí název správce front zpráv, přidruženého k žurnálu.

#### jméno-správce-front

Uvedte název správce front. Název může obsahovat až 48 znaků. Pokud systém používá dvoubajtovou znakovou sadu (DBCS), bude maximální počet znaků zredukován.

### Žurnál správce front (JRN)

Uvádí název žurnálu, který se má vytvořit.

Možné hodnoty jsou:

#### \* DFT

Název žurnálu zvolí systém. Pokud lokální žurnál správce front již v tomto systému existuje - použije se název existujícího místního žurnálu, jinak bude generován jedinečný název ve formátu AMQxJRN, kde x je znak v rozsahu 'A - Z'.

#### jméno-žurnálu

Uvedte název žurnálu. Název může obsahovat až 10 znaků. Žurnálový zásobník bude pocházet z tohoto názvu žurnálu osekáním po čtvrtém znaku (nebo posledním znaku, pokud je název kratší než 4 znaky) a přidáním nul na konec. Pokud knihovna lokálního správce front již obsahuje lokální žurnál, musí jeho název odpovídat uvedenému. V knihovně správce front může existovat pouze jeden lokální žurnál. DLTMQM neodebere artefakty žurnálu z knihovny správce front, kromě těch, co mají předponu "AMQ".

### Vzdálená relační databáze (RMTJRNRDB)

Uvádí název položky adresáře relační databáze, která obsahuje název vzdáleného umístění cílového systému. Použijte příkaz WRKRDBDIRE k vyhledání existující položky nebo konfiguraci nové položky adresáře relační databáze cílového systému.

#### relační-položka-adresáře-databáze

Uvedte název položky adresáře relační databáze. Název může obsahovat až 18 znaků.

## Příklady

Není

## Chybové zprávy

Neznámý

## Pokračování správce front klastru (RSMQMCLQM)

### Kde je povoleno spustit

Všechna prostředí (\*ALL)



## Bezpečnost podprocesů

Ano

Použijte příkaz RSMMQMCLQM k informování ostatních správců front v klastru, že lokální správce front je opět k dispozici pro zpracování a může být odeslán zprávy. Opřeje akci příkazu SPDMQMCLQM.

## Parametry

Klíčové slovo	Popis	Volby	Notes
<u>Klastr</u>	Jméno klastru	Hodnota znaku	Volitelné, Poziční 1
<u>CLUSNL</u>	Seznam jmen klastru	Hodnota znaku	Volitelné, Poziční 2
<u>MQMNAME</u>	Název správce front zpráv	<i>Hodnota znaku, *DFT</i>	Volitelné, Poziční 3

## Název klastru (CLUSTER)

Určuje název klastru, pro který je správce front k dispozici pro zpracování.

### jméno-klastru

Zadejte název klastru.

## Seznam názvů klastru (CLUSNL)

Uvádí seznam názvů, který uvádí seznam klastrů, pro které je správce front k dispozici pro zpracování.

### seznam názvů

Zadejte název seznamu názvů.

## Název správce front zpráv (MQMNAME)

Uvádí název správce front.

### \* DFT

Použití výchozího správce front.

### jméno-správce-front

Uvedte název správce front.

## Příklady

Není

## Chybové zprávy

Neznámý

## Reset kanálu MQ (RSTMQMCHL)

### Kde je povoleno spustit

Všechna prostředí (\*ALL)

### Bezpečnost podprocesů

Ano

Příkaz Reset kanálu MQ (RSTMQMCHL) resetuje pořadové číslo zprávy pro kanál MQ na uvedené pořadové číslo, které bude použito při dalším spuštění kanálu.

Doporučuje se zadat tento příkaz pouze pro kanály Odesílatel (\*SDR), Server (\*SVR) a odesílací kanál klastru (\*CLUSSDR).

Pokud tento příkaz použijete pro kanál Příjemce (\*RCVR), Žadatel (\*RQSTR) nebo Příjemce klastru (\*CLUSRCVR), hodnota na druhém konci kanálu NENÍ resetována. Hodnoty musíte resetovat odděleně. Příkaz nefunguje pro kanály Připojení serveru (\*SVRCN).

## Parametry

Klíčové slovo	Popis	Volby	Notes
<u>CHLNAME</u>	Název kanálu	Hodnota znaku	Povinné, Poziční 1
<u>MSGSEQNUM</u>	Pořadové číslo zprávy	1-999999999, <b>1</b>	Volitelné, Poziční 2
<u>MQMNAME</u>	Název správce front zpráv	<i>Hodnota znaku</i> , <b>*DFT</b>	Volitelné, Poziční 3

### Název kanálu (CHLNAME)

Uvádí název definice kanálu.

Možné hodnoty jsou:

#### **název-kanálu**

Uved'te název kanálu.

### Pořadové číslo zprávy (MSGSEQNUM)

Uvádí pořadové číslo nové zprávy.

Možné hodnoty jsou:

#### **1**

Pořadové číslo nové zprávy je 1.

#### **pořadové-číslo-zprávy**

Určit pořadové číslo nové zprávy v rozsahu od 1 do 999999999.

### Název správce front zpráv (MQMNAME)

Uvádí název správce front zpráv.

Možné hodnoty jsou:

#### **\* DFT**

Použije se výchozí správce front. Pokud nemáte na systému definovaného výchozího správce front, příkaz selže.

#### **jméno-správce-front-zpráv**

Název správce front zpráv.

## Příklady

Není

## Chybové zprávy

Neznámý

## Reset klastru (RSTMQMCL)

### **Kde je povoleno spustit**

Všechna prostředí (\*ALL)

## Bezpečnost podprocesů

Ano

Použijte příkaz Reset klastru (RSTMQMCL) k nucené odebrání správce front z klastru.

## Parametry

Klíčové slovo	Popis	Volby	Notes
<u>Klastr</u>	Jméno klastru	Hodnota znaku	Povinné, Poziční 1
<u>QMNAME</u>	Jméno správce fronty odebrání	<i>Hodnota znaku</i> , *QMID	Povinné, Poziční 2
<u>AKCE</u>	Akce	* FRCRMV	Volitelné, Poziční 3
<u>MQMNAME</u>	Název správce front zpráv	<i>Hodnota znaku</i> , *DFT	Volitelné, Poziční 4
<u>Fronty</u>	Odstranit fronty	*NO, *YES	Volitelné, Poziční 5
<u>QMID</u>	ID správce fronty pro odebrání	Hodnota znaku	Volitelné, Poziční 6

### Název klastru (CLUSTER)

Určuje název klastru, ze kterého má být správce front vynuceně odebrán.

#### jméno-klastru

Zadejte název klastru.

### Název správce front pro odebrání (QMNAME)

Uvádí název správce front, který má být nuceně odebrán.

Možné hodnoty jsou:

#### \* QMID

To vám umožní zadat identifikátor správce front, který má být nuceně odebrán.

#### jméno-správce-front

Uvedte název správce front.

### Akce (ACTION)

Určuje akci, která se má provést na uvedeném správci front.

#### \* FRCRMV

Požadavky na vynucené odebrání správce front z klastru. To může být nutné k zajištění správného vyčištění po odstranění správce front. Tato akce může být vyžadována pouze správcem front úložiště.

### Název správce front zpráv (MQMNAME)

Uvádí název správce front.

#### \* DFT

Pouliť výchozího správce front.

#### jméno-správce-front

Uvedte název správce front.

### Odebrání front (QUEUES)

Uvádí, zda by měly být fronty klastru odebrány z klastru.

Možné hodnoty jsou:

**\*NO**

Neodebírejte fronty náležející správci front, který má být odebrán z klastru.

**\*YES**

Odebrání front náležejících správci front odebírané z klastru.

## ID správce front pro odebrání (QMID)

Uvádí identifikátor správce front, který má být nuceně odebrán.

### identifikátor-správce front

Uveďte identifikátor správce front.

## Příklady

Není

## Chybové zprávy

Neznámý

## Vyřešit kanál MQ (RSVMSQMCHL)

### Kde je povoleno spustit

Všechna prostředí (\*ALL)

### Bezpečnost podprocesů

Ano

Příkaz Vyřešení kanálu MQ (RSVMQMCHL) požádá kanál, aby potvrdil nebo vrátil zprávy, které vyvolávají pochybnosti.

Tento příkaz se používá, když druhý konec spoje selže během období potvrzení a z nějakého důvodu nelze znovu navázat připojení.

V této situaci odesílající konec zůstává ve stavu na pochybách o tom, zda byly zprávy přijaty. Jakékoli neprovedené jednotky práce musí být vyřešeny buď pomocí vrácení, nebo potvrzení.

\*BCK obnovuje zprávy do přenosové fronty a \*CMT je vyřazuje.

Tento příkaz použijte pouze pro kanály odesílatele(\*SDR) a serveru (\*SVR).

## Parametry

Klíčové slovo	Popis	Volby	Notes
<u>CHLNAME</u>	Název kanálu	Hodnota znaku	Povinné, Poziční 1
<u>VOLBA</u>	Volba vyřešení	* CMT, * BCK	Povinné, Poziční 2
<u>MQMNAME</u>	Název správce front zpráv	Hodnota znaku, *DFT	Volitelné, Poziční 3

## Název kanálu (CHLNAME)

Uvádí název definice kanálu.

Možné hodnoty jsou:

### název-kanálu

Uveďte název kanálu.

## Volba vyřešení (OPTION)

Uvádí, zda vrátit nebo potvrdit zprávy.

Možné hodnoty jsou:

### \* CMT

Zprávy jsou potvrzeny, to znamená, že jsou odstraněny z přenosové fronty.

### \* BCK

Zprávy jsou vráceny, to znamená, že jsou obnoveny do přenosové fronty.

## Název správce front zpráv (MQMNAME)

Uvádí název správce front zpráv.

Možné hodnoty jsou:

### \* DFT

Použije se výchozí správce front. Pokud nemáte na systému definovaného výchozího správce front, příkaz selže.

### jméno-správce-front-zpráv

Název správce front zpráv.

## Příklady

Není

## Chybové zprávy

Neznámý

## RUNMQSC (RUNMQSC)

### Kde je povoleno spustit

Všechna prostředí (\*ALL)

### Bezpečnost podprocesů

Ano

Příkaz Spuštění příkazů IBM MQ (RUNMQSC) vám umožňuje zadat příkazy MQSC interaktivně pro uvedeného správce front.

## Parametry

Klíčové slovo	Popis	Volby	Notes
<u>MQMNAME</u>	Název správce front zpráv	Hodnota znaku	Povinné, Poziční 1

## Název správce front zpráv (MQMNAME)

Uvádí název správce front zpráv.

### jméno-správce-front

Uvedte název správce front.

## Příklady

Není

## Chybové zprávy

Neznámý

## Odvolání oprávnění k objektu MQ (RVKMQMAUT)

Kde je povoleno spustit:	Bezpečnost podprocesů:
Všechna prostředí (*ALL)	Ano

Příkaz Odvolání oprávnění MQ (RVKMQMAUT) se používá k resetování nebo odebrání specifických nebo všech oprávnění pro pojmenované objekty z uživatelů uvedených v příkazu.

Příkaz RVKMQMAUT může použít kdokoli ve skupině QMQMADM, to znamená kdokoli, jehož profil uživatele uvádí QMQMADM jako primární nebo doplňkový skupinový profil.

### Parametry

Klíčové slovo	Popis	Volby	Notes
<u>OBJEKT</u>	Název objektu	Hodnota znaku	Povinné, Poziční 1
<u>ObjType</u>	Typ objektu	* ALL, * Q, * ALSQ, * LCLQ, * MDLQ, * RMTQ, * AUTHINFO, * MQM, * NMLIST, * PRC, * LR, * SVC, * CHL, * CLTN, * TOPIC, * RMTMQMNAME	Povinné, Poziční 2
<u>Uživatel</u>	Jména uživatele	Jednoduché hodnoty: *PUBLIC, Ostatní hodnoty (až do 50 opakování): <i>Název</i>	Povinné, Poziční 3
<u>AUT</u>	Oprávnění	Hodnoty (až 22 opakování): *ALTUSR, *BROWSE, *CONNECT, *GET, *INQ, *PUT, *SET, *PUB, *SUB, *RESUME, *SETID, *ADMCHG, *ADMCLR, *ADMCR, *ADMDLT, *ADMOSP, *ALL, *ALLADM, *ALLMQI, *REMOVE, *CTRL, *CTRLX, *CTRM, *CTRL, *CTRLX, *SYSTEM	Povinné, Poziční 4
<u>MQMNAME</u>	Název správce front zpráv	<i>Hodnota znaku, *DFT</i>	Volitelné, Poziční 5
<u>SRVCOMP</u>	Jméno komponenty služby	<i>Hodnota znaku, *DFT</i>	Volitelné, Poziční 6

### Název objektu (OBJ)

Uvádí jméno objektů, pro které jsou určita oprávnění odvolána.

Možné hodnoty jsou:

**\*ALL**

Všechny objekty typu uvedeného hodnotou parametru OBJTYPE v době, kdy je příkaz vydán. \*ALL nemůže představovat generický profil.

**jméno-objektu**

Zadejte název objektu MQ , pro který je uděleno určité oprávnění jednomu nebo více uživatelům.

**Generický profil**

Uveďte generický profil objektů, které mají být vybrány. Generický profil je znakový řetězec, který obsahuje jeden nebo více generických znaků kdekoli v řetězci. Tento profil se používá k porovnání názvu objektu, který je předmětem použití v době použití. Generické znaky jsou (?), (\*) a (\*\*).

-CO? odpovídá jednomu znaku v názvu objektu.

\* odpovídá libovolnému řetězci obsaženém v kvalifikátoru, kde kvalifikátor je řetězec mezi úplnými přestávkami (.). Například ABC\* odpovídá ABCDEF, ale ne ABCDEF.XYZ.

\*\* odpovídá jednomu nebo více kvalifikátorům. Například ABC. \* \*.XYZ odpovídá ABC.DEF.XYZ a ABC.DEF.GHI.XYZ, \*\* lze v generickém profilu zobrazit pouze jednou.

Doporučuje se, abyste požadovaný název uvedli v uvozovkách. Zajistíte, že výběr bude přesně odpovídat vašemu zadání.

**Typ objektu (OBJTYPE)**

Uvádí typ objektů, pro které jsou specifická oprávnění odvolána.

**\*ALL**

Všechny typy objektů MQ .

**\*Q**

Všechny typy objektů fronty.

**\* ALSQ**

Fronta alias.

**\* LCLQ**

Lokální fronta.

**\* MDLQ**

Modelová fronta.

**\* RMTQ**

Vzdálená fronta.

**\*AUTHINFO**

Objekt ověřovacích informací.

**\*MQM**

Správce front zpráv.

**\*NMLIST**

Objekt seznamu názvů.

**\*PRC**

Definice procesu.

**\*CHL**

Objekt kanálu.

**\*CLTCN**

Objekt kanálu připojení klienta.

**\*LSR**

Objekt listeneru.

**\*SVC**

Objekt služby.

**\*TOPIC**

Objekt tématu.

## **\*RMTMQMNAME**

Název vzdáleného správce front.

## **Jména uživatelů (USER)**

Uvádí jména uživatelů jednoho nebo více uživatelů, jejichž určitá oprávnění k pojmenovanému objektu se odstraňují. Pokud byl uživateli uveden oprávnění USER (\*PUBLIC) v příkazu Grant MQ Authority (GRTMQMAUT), stejná oprávnění jsou odvolána \*PUBLIC, která je uvedena v tomto parametru. Uživatelé mající určité oprávnění tím, že mají svá jména identifikovaná v příkazu GRTMQMAUT, musí mít své názvy uvedené v tomto parametru k odstranění stejných oprávnění.

Možné hodnoty jsou:

### **\* VEŘEJNÉ**

Uvedená oprávnění jsou převzata od uživatelů, kteří nemají specifické oprávnění k objektu, kteří nejsou na seznamu oprávnění a jejichž skupina uživatelů nemá oprávnění. Uživatelé, kteří mají určité oprávnění, si stále uchovávají svá oprávnění k objektu.

### **jméno-profilu-uživatele**

Uveďte jména uživatelů jednoho nebo více uživatelů, kteří mají zrušená oprávnění pro uvedené oprávnění. Oprávnění, která jsou uvedena v parametru AUT, jsou specificky odbrána od každého identifikovaného uživatele. Tento parametr nelze použít k odebrání obecného oprávnění od určitých uživatelů; pouze oprávnění, která byla speciálně poskytnuta jim mohou být specificky odvolána. Můžete zadat až 50 názvů profilů uživatele.

## **AUT (Oprávnění)**

Uvádí oprávnění, které se resetuje nebo odvede od uživatelů uvedených v parametru USER. Můžete uvést hodnoty pro AUT jako seznam specifických a obecných oprávnění v libovolném pořadí, kde obecné oprávnění mohou být:

\*REMOVE, který vymaže profil. Není to stejné jako \*ALL, protože \*ALL ponechá profil v existenci bez oprávnění. \*REMOVE nemůže být uveden s uživatelem QMQMADM, pokud objekt není generický profil nebo s uživatelem QMQM, když je typ objektu \*MQM.

\*ALL, které propůjčuje všem určeným uživatelům oprávnění.

\*ALLADM, které propůjčuje všechny \*ADMCHG, \*ADMCLR, \*ADMCRRT, \*ADMDLT, \*ADMDSPP, \*CTRL a \*CTRLX.

\*ALLMQI, které uděluje všechny \*ALTUSR, \*BROWSE, \*CONNECT, \*GET, \*INQ, \*PUT, \*SET, \*PUB, \*SUB a \*RESUME.

Oprávnění pro různé typy objektů

### **\*ALL**

Všechny autorizace. Vztahuje se na všechny objekty.

### **\*ADMCHG**

Změnit objekt. Vztahuje se na všechny objekty kromě názvu vzdáleného správce front.

### **\*ADMCLR**

Vymazat frontu. Vztahuje se pouze na fronty.

### **\*ADMCRRT**

Vytvoření objektu. Vztahuje se na všechny objekty kromě názvu vzdáleného správce front.

### **\*ADMDLT**

Odstranit objekt. Vztahuje se na všechny objekty kromě názvu vzdáleného správce front.

### **\*ADMDSPP**

Zobrazí atributy objektu. Vztahuje se na všechny objekty kromě názvu vzdáleného správce front.

### **\* ALLADM**

Provádět administrační operace s objektem. Vztahuje se na všechny objekty kromě názvu vzdáleného správce front.



**\* ALLMQI**

Použít všechna volání MQI použitelná pro objekt. Vztahuje se na všechny objekty.

**\*ALTUSR**

Povolit použití oprávnění jiného uživatele pro volání MQOPEN a MQPUT1 . Platí pouze pro objekty správce front.

**\*BROWSE**

Načtěte zprávu z fronty zadáním volání MQGET s volbou BROWSE. Vztahuje se pouze na objekty fronty.

**\*CONNECT**

Připojte aplikaci ke správci front zadáním volání MQCONN. Platí pouze pro objekty správce front.

**\*CTRL**

Řídit spuštění a ukončení kanálů, listenerů a služeb.

**\*CTRLX**

Obnovte pořadové číslo a vyřešte nejisté kanály.

**\*GET**

Načtení zprávy z fronty pomocí volání MGET. Vztahuje se pouze na objekty fronty.

**\*INQ**

Provedení dotazu na objekt pomocí volání MQINQ. Vztahuje se na všechny objekty kromě názvu vzdáleného správce front.

**\*PASSALL**

Předejte všechny kontext ve frontě. Vztahuje se pouze na objekty fronty.

**\*PASSID**

Předání kontextu identity ve frontě. Vztahuje se pouze na objekty fronty.

**\*PUT**

Vložit zprávu do fronty pomocí volání MQPUT. Používá se pouze pro objekty fronty a názvy vzdálených správců front.

**\*SET**

Nastavte atributy objektu pomocí volání MQSET. Platí pouze pro frontu, správce front a objekty procesu.

**\*SETALL**

Nastavit celý kontext na objektu. Platí pouze pro objekty fronty a správce front.

**\*SETID**

Nastavit kontext identity na objektu. Platí pouze pro objekty fronty a správce front.

**\* SYSTÉM**

Připojte aplikaci ke správci front pro systémové operace. Platí pouze pro objekty správce front.

Oprávnění pro volání MQI

**\*ALTUSR**

Povolit použití oprávnění jiného uživatele pro volání MQOPEN a MQPUT1 .

**\*BROWSE**

Načtěte zprávu z fronty zadáním volání MQGET s volbou BROWSE.

**\*CONNECT**

Připojení aplikace k zadanému správci front zadáním volání MQCONN.

**\*GET**

Načtení zprávy z fronty zadáním volání MQGET.

**\*INQ**

Vytvoření dotazu pro konkrétní frontu zadáním volání MQINQ.

**\*PUT**

Vložit zprávu do určité fronty zadáním volání MQPUT.

**\*SET**

Nastavte atributy ve frontě z rozhraní MQI zadáním volání MQSET.

**\*PUB**

Chcete-li publikovat zprávu pomocí volání MQPUT, otevřete téma.

**\* SUB**

Vytvořit, změnit nebo obnovit odběr u tématu pomocí volání MQSUB.

**\* OBNOVIT**

Obnovte odběr pomocí volání MQSUB.

Pokud otevřete frontu pro více voleb, musíte být autorizováni pro každý z nich.

Oprávnění pro kontext

**\*PASSALL**

Propustit celý kontext na uvedené frontě. Všechna pole kontextu se zkopírují z původního požadavku.

**\*PASSID**

Předat kontext identity na zadané frontě. Kontext identity je stejný jako kontext požadavku.

**\*SETALL**

Nastavit celý kontext na zadané frontě. Toto je používáno speciálními systémovými obslužnými programy.

**\*SETID**

Nastavit kontext identity na zadané frontě. Toto je používáno speciálními systémovými obslužnými programy.

Oprávnění pro příkazy MQSC a PCF

**\*ADMCHG**

Změnit atributy uvedeného objektu.

**\*ADMCLR**

Vymažte uvedenou frontu (pouze příkaz vymazat frontu PCF).

**\*ADMCR T**

Vytvořte objekty uvedeného typu.

**\*ADM DLT**

Vymažte uvedený objekt.

**\*ADM DSP**

Zobrazí atributy uvedeného objektu.

**\*CTRL**

Řídit spuštění a ukončení kanálů, listenerů a služeb.

**\*CTRLX**

Obnovte pořadové číslo a vyřešte nejisté kanály.

Oprávnění pro generické operace

**\*ALL**

Použít všechny operace použitelné pro objekt.

Oprávnění all se rovná sjednocení oprávnění alladm, allmqia system odpovídající danému typu objektu.

**\* ALLADM**

Provádět všechny administrační operace vztahující se na objekt.

**\* ALLMQI**

Použít všechna volání MQI použitelná pro objekt.

**\* ODEBRÁNÍ**

Odstraňte profil oprávnění k uvedenému objektu.

**Název správce front zpráv (MQMNAME)**

Uvádí název správce front.

**\* DFT**

Pouliť výchozího správce front.

**jméno-správce-front**

Uvedte název správce front.

**Název komponenty služby (SRVCOMP)**

Uvádí název nainstalované autorizační služby, na kterou se autorizace vztahuje.

Možné hodnoty jsou:

**\* DFT**

Použijte první instalovanou komponentu autorizace.

**autorizační-služba-název-komponenty**

Název komponenty požadované autorizační služby, jak je uvedeno v souboru qm.ini správce front.

**Příklady**

Není

**Chybové zprávy**

Neznámý

**Nastavení zásady zabezpečení MQM (SETMQMSPL)****Kde je povoleno spustit**

Všechna prostředí (\*ALL)

**Bezpečnost podprocesů**

Ano

Příkaz Nastavení zásad zabezpečení MQM (SETMQMSPL) nastaví zásady zabezpečení, které používá produkt IBM MQ Advanced Message Security k řízení způsobu ochrany zpráv při jejich vkládání, prohlížení nebo destruktivním odebrání z front.

Název zásady přidruží digitální podpis a šifrovací ochranu pro zprávy k frontám, které odpovídají názvu zásady.

**Parametry**

Klíčové slovo	Popis	Volby	Notes
<u>zásada</u>	Název zásady	Hodnota znaku	Povinné, Klíč, Poziční 1
<u>MQMNAME</u>	Název správce front zpráv	<i>Hodnota znaku</i> , *DFT	Povinné, Klíč, Poziční 2
<u>signál</u>	Algoritmus signálu	*NONE, *MD5, *SHA1, *SHA256, *SHA384, *SHA512	Volitelné, Poziční 3
<u>ENCALG</u>	Šifrovací algoritmus	*NONE, *RC2, *DES, *TRIPLEDES, *AES128, *AES256	Volitelné, Poziční 4
<u>SIGNNER</u>	Autorizované podpisy	<b>*NONE</b> , <i>Znaková hodnota</i>	Volitelné, Poziční 5
<u>ZNOVU</u>	Požadovaní příjemci	<b>*NONE</b> , <i>Znaková hodnota</i>	Volitelné, Poziční 6

Klíčové slovo	Popis	Volby	Notes
<u>Tolerovat</u>	Tolerovat nechráněné	<b>*NO</b> , *YES	Volitelné, Poziční 7
<u>REMOVE</u>	Odebrat zásadu	<b>*NO</b> , *YES	Volitelné, Poziční 8

### Název zásady (POLICY)

Název zásady, povinné.

Název zásady se musí shodovat s názvem fronty, která má být chráněna.

Název nového objektu ověřovacích informací, který se má vytvořit.

### Název správce front zpráv (MQMNAME)

Název správce front.

Možné hodnoty jsou:

#### \* DFT

Použít výchozího správce front.

#### jméno-správce-front

Název existujícího správce front zpráv. Maximální délka řetězce je 48 znaků.

### Algoritmus signálu (SIGNALG)

Uvádí algoritmus digitálního podpisu z jedné z následujících hodnot:

#### \* ŽÁDNÉ

Zprávy nejsou podepsány.

#### \*MD5

Zprávy jsou podepsány pomocí algoritmu kódu digest zprávy MD5.

#### \*SHA1

Zprávy jsou podepsány pomocí zabezpečeného hašovacího algoritmu SHA-1.

#### \*SHA256

Zprávy jsou podepsány pomocí zabezpečeného hašovacího algoritmu SHA-256.

#### \*SHA384

Zprávy jsou podepsány pomocí zabezpečeného hašovacího algoritmu SHA-384.

#### \*SHA512

Zprávy jsou podepsány pomocí zabezpečeného hašovacího algoritmu SHA-512.

### Šifrovací algoritmus (ENCALG)

Uvádí šifrovací algoritmus, který se má použít při ochraně zpráv z jedné z následujících hodnot:

#### \* ŽÁDNÉ

Zprávy nejsou šifrovány.

#### \*RC2

Zprávy jsou šifrovány pomocí algoritmu RC2 Rivest Cipher.

#### \* DES

Zprávy jsou šifrovány pomocí algoritmu DES Data Encryption Standard.

#### \* TRIPLET

Zprávy jsou šifrovány pomocí algoritmu Triple DES Data Encryption Standard.

#### \*AES128

Zprávy jsou šifrovány pomocí 128bitového klíčového algoritmu AES Advanced Encryption Standard.

### **\*AES256**

Zprávy jsou šifrovány pomocí 256bitového klíčového algoritmu AES Advanced Encryption Standard.

### **Autorizované podepisující subjekty (SIGNER)**

Určuje seznam rozlišovacích jmen X500 představujících autorizované podepisující subjekty pro zprávy, které jsou kontrolovány při procházení nebo destruktivním odebírání zprávy z fronty. Pokud je uveden autorizovaný seznam podpisů, budou během načítání zpráv akceptovány pouze zprávy podepsané pomocí certifikátu identifikovaného v seznamu, i když může úložiště klíčů příjemce ověřit podpis zprávy.

Tento parametr je platný pouze tehdy, když je podpisový algoritmus ( SIGNALG ) bylo také uvedeno.

Nezapomeňte, že rozlišená jména rozlišují velikost písmen a je důležité, abyste zadali rozlišovací jména přesně tak, jak jsou uvedena v digitálním certifikátu.

Možné hodnoty jsou:

#### **\*NONE**

Při zacházení s podepsanými zprávami, kromě kontroly platnosti certifikátu podepsaného, zásada neomezí identitu autora zprávy při načítání zpráv.

#### **<x500-distinguished-name>**

Při zacházení s podepsanými zprávami, kromě kontroly platnosti certifikátu, zpráva musí být podepsána certifikátem, který odpovídá jednomu z rozlišujících názvů.

### **Zamýšlená příjemci (RECCIP)**

Určuje seznam rozlišujících názvů X500 reprezentující zamýšlené příjemce, které se používají při umístování šifrované zprávy do fronty. Pokud zásada uvedla šifrovací algoritmus ( ENCALG ), pak musí být uveden alespoň jeden rozlišující název příjemce.

Tento parametr je platný pouze v případě, že je použit šifrovací algoritmus ( ENCALG ). bylo také uvedeno.

Nezapomeňte, že rozlišená jména rozlišují velikost písmen a je důležité, abyste zadali rozlišovací jména přesně tak, jak jsou uvedena v digitálním certifikátu.

Možné hodnoty jsou:

#### **\*NONE**

Zprávy nejsou šifrovány.

#### **<x500-distinguished-name>**

Při vkládání zpráv jsou data zprávy šifrována pomocí rozlišovacího jména jako požadovaného příjemce. Pouze ti uvedení příjemci jsou schopni načíst a dešifrovat zprávu.

### **Tolerovat nechráněné (TOLERATE)**

Uvádí, zda mohou být zprávy, které nejsou chráněny, stále procházeny nebo odebrány z fronty. Tento parametr lze použít, aby se postupně uvedly zásady zabezpečení aplikací, což umožní zpracování všech zpráv, které byly vytvořeny, dříve než bude zásada uvedena.

Možné hodnoty jsou:

#### **\*NO**

Zprávy, které se nepodřídí aktuální zásadě, se nevrátí do aplikací.

#### **\*YES**

Zprávy, které nebyly chráněny, je možné načítat aplikacemi.

### **Odebrat zásadu (ODEBRAT)**

Uvádí, zda je zásada vytvářena či odebírána.

Možné hodnoty jsou:

**\*NO**

Zásada je vytvořena nebo pozměněna, pokud již existuje.

**\*YES**

Zásada je odebrána. Jediné další parametry, které jsou platné s touto hodnotou parametru, jsou název zásady ( POLICY ) a název správce front ( MQMNAME ).

## Pozastavení správce front klastru (SPDMQMCLQM)

**Kde je povoleno spustit**

Všechna prostředí (\*ALL)

**Bezpečnost podprocesů**

Ano

Použijte příkaz SPDMQMCLQM, abyste informovali ostatní správce front v klastru, že lokální správce front není k dispozici pro zpracování a nelze odesílat zprávy. Jeho akce může být zrušena příkazem RSMMQMCLQM.

### Parametry

Klíčové slovo	Popis	Volby	Notes
<u>Klastr</u>	Jméno klastru	Hodnota znaku	Volitelné, Poziční 1
<u>CLUSNL</u>	Seznam jmen klastru	Hodnota znaku	Volitelné, Poziční 2
<u>MQMNAME</u>	Název správce front zpráv	<i>Hodnota znaku, *DFT</i>	Volitelné, Poziční 3
<u>MODE</u>	Režim	<b>*QUIESCE, *FORCE</b>	Volitelné, Poziční 4

### Název klastru (CLUSTER)

Uvádí název klastru, pro který již správce front není k dispozici pro zpracování.

**jméno-klastru**

Zadejte název klastru.

### Seznam názvů klastru (CLUSNL)

Určuje název seznamu názvů určujícího seznam klastrů, pro které již správce front není k dispozici pro zpracování.

**seznam názvů**

Zadejte název seznamu názvů.

### Název správce front zpráv (MQMNAME)

Uvádí název správce front.

**\* DFT**

Použití výchozího správce front.

**jméno-správce-front**

Uveďte název správce front.

### Režim (MODE)

Uvádí, jak má být pozastavení dostupnosti účinné:

**\* UVĚST DO**

Ostatní správci front v klastru jsou upozorněni, že by neměl být odeslán další zprávy správci lokální fronty.

## \* SÍLA

Všechny příchozí a odchozí kanály pro ostatní správce front v klastru jsou vynuceně nuceně zastaveny.

## Příklady

Není

## Chybové zprávy

Neznámý

## Spuštění správce front zpráv (STRMQM)

### Kde je povoleno spustit

Všechna prostředí (\*ALL)

### Bezpečnost podprocesů

Ano

Příkaz Spuštění správce front zpráv (STRMQM) spustí uvedeného lokálního správce front.

## Parametry

Klíčové slovo	Popis	Volby	Notes
<u>MQMNAME</u>	Název správce front zpráv	<i>Hodnota znaku, *DFT</i>	Volitelné, Poziční 1
<u>RDEFSYS</u>	Redefinovat objekty systému	*YES, *NO	Volitelné, Poziční 2
<u>FIXDIR</u>	Opravit adresáře	*YES, *NO	Volitelné, Poziční 3
<u>příkaz STRSTSDDL</u>	Podrobnosti o stavu spuštění	*ALL, *MIN	Volitelné, Poziční 4
<u>STRSVC</u>	Spuštění servisu	*YES, *NO	Volitelné, Poziční 5
<u>Přehrání</u>	Pouze přehrát	*YES, *NO	Volitelné, Poziční 6
<u>ACTIVATE</u>	Aktivovat zálohu	*YES, *NO	Volitelné, Poziční 7
<u>REZERVA</u>	Povolit pohotovostní režim sfz	*YES, *NO	Volitelné, Poziční 8

## Název správce front zpráv (MQMNAME)

Uvádí název správce front zpráv.

Možné hodnoty jsou:

### \* DFT

Použít výchozího správce front.

### jméno-správce-front

Uvedte název správce front. Název může obsahovat až 48 znaků. Pokud systém používá dvoubajtovou znakovou sadu (DBCS), bude maximální počet znaků zredukován.

## Znovu definovat systémové objekty (RDEFSYS)

Uvádí, zda jsou redefinovány výchozí a systémové objekty.

### \*NO

Neprovádět redefinování systémových objektů.

**\*YES**

Spustí správce front, redefinuje výchozí a systémové objekty, pak zastaví správce front. Pokud tento příznak uvedete, budou nahrazeny veškeré existující systémové a výchozí objekty, náležící správci front.

**Adresáře oprav (FIXDIRS)**

Uvádí, zda chybějící nebo poškozené adresáře správce front jsou znovu vytvořeny.

**\*NO**

Nevytvářejte znovu žádné chybějící adresáře správce front. Pokud je během spuštění zjištěn nějaký poškozený nebo chybějící adresář, pokus o spuštění nahlásí chybu a příkaz STRMQM bude okamžitě ukončen.

**\*YES**

Spustí správce front a v případě potřeby znovu vytvoří všechny poškozené nebo chybějící adresáře. Tato volba by měla být použita při provádění obnovy média správce front.

**Podrobnosti o stavu spuštění (STRSTDTL)**

Uvádí podrobnosti stavových zpráv vydaných během spuštění správce front.

**\*ALL**

Zobrazit všechny zprávy o stavu spuštění. Tato úroveň podrobnosti zahrnuje pravidelné zobrazení zpráv popisující podrobnosti o nápravě transakce a odpovědi protokolu. Tato úroveň podrobnosti může být užitečná při sledování průběhu spuštění správce front s nestandardním ukončením správce front.

**\*MIN**

Zobrazí minimální úroveň zpráv o stavu.

**Spuštění služby (STRSVC)**

Uvádí, zda jsou při spuštění správce front spuštěny následující další komponenty QMGR:

- Inicializátor kanálu
- Příkazový server
- Listener s parametrem CONTROL nastaveným na QMGR nebo STARTONLY
- Služby s parametrem CONTROL nastaveným na hodnotu QMGR nebo STARTONLY

**\*YES**

Při spuštění správce front spusťte iniciátor kanálu, příkazový server, listener a služby.

**\*NO**

Při spuštění správce front nespouštějte iniciátor kanálu, příkazový server, listener nebo služby.

**Provést pouze přehrání (REPLAY)**

Zda byl správce front spuštěn pouze k provedení odpovědi. Umožňuje záložní kopii správce front na vzdálený počítač pro opakování protokolů vytvořených příslušným aktivním počítačem a pro umožnění aktivace záložního správce front v případě havárie na aktivním počítači.

**\*NO**

Správce front není spuštěn pouze k provedení odpovědi.

**\*YES**

Správce front je spuštěn pouze k provedení odpovědi. Příkaz STRMQM bude ukončen při dokončení odpovědi.

**Aktivovat zálohování (ACTIVATE)**

Uvádí, zda označit správce front jako aktivní. Správce front, který byl spuštěn pomocí volby REPLAY je označen jako správce front zálohování a nelze ho spustit před jeho aktivací.



**\*NO**

Správce front není třeba označit jako aktivní.

**\*YES**

Správce front je třeba označit jako aktivní. Když byl správce front aktivován, může být spuštěn jako normální správce front pomocí příkazu STRMQM bez voleb REPLAY a ACTIVATE.

**Povolit pohotovostní správce front (STANDBY)**

Uvádí, zda lze správce front spustit jako instanci v pohotovostním režimu, pokud je již aktivní instance správce front spuštěna na jiném systému. Také určuje, zda tato instance správce front povolí instance v pohotovostním režimu u stejného správce front v jiných systémech v rámci přípravy na překonání selhání.

**\*NO**

Správce front je spuštěn normálně.

**\*YES**

Správce front může být spuštěn jako instance v pohotovostním režimu a povoluje spouštění dalších instancí v pohotovostním režimu téhož správce front.

**Příklady**

Není

**Chybové zprávy**

Neznámý

**Spuštění publikování/odběru MQ Pub/Sub Broker (STRMQMBRK)****Kde je povoleno spustit**

Všechna prostředí (\*ALL)

**Bezpečnost podprocesů**

Ano

Příkaz Spuštění zprostředkovatele IBM MQ (STRMQMBRK) spouští zprostředkovatele pro uvedeného správce front.

**Parametry**

Klíčové slovo	Popis	Volby	Notes
<u>MQMNAME</u>	Název správce front zpráv	Hodnota znaku	Povinné, Poziční 1
<u>PARENTMQM</u>	Nadřazený správce fronty zpráv	Hodnota znaku	Volitelné, Poziční 2

**Název správce front zpráv (MQMNAME)**

Uvádí název správce front.

**jméno-správce-front**

Uvedte název správce front.

**Nadřazený správce front zpráv (PARENTMQM)**

Uvádí název správce front, který poskytuje funkci nadřazeného zprostředkovatele. Než můžete přidat zprostředkovatele do sítě, musí mezi správcem fronty, který hostí nového zprostředkovatele, a správcem fronty, který hostí nadřazeného, existovat kanály v obou směrech.

Při restartování je tento parametr volitelný. Pokud je přítomen, musí být stejný jako, když byl uveden předtím. Pokud se jedná o zprostředkovatele kořenového uzlu, stane se uvedený správce fronty jeho nadřazeným. Když dáváte spouštěcí impuls ke spuštění zprostředkovatele, nemůžete uvést jméno nadřazeného zprostředkovatele.

Po uvedení nadřazeného, je možné nadřazenost změnit pouze za výjimečných okolností ve spojení s příkazem CLRMQMBRK. Změnou kořenového uzlu na podřízený existujícího zprostředkovatele, lze sloučit dvě hierarchie. To způsobí rozšíření odběrů přes dvě hierarchie, které se nyní stanou jednou. Potom přes ně začnou téct publikace. Je nezbytné uvést do klidového stavu všechny publikující aplikace, aby se zajistily předvídatelné výsledky.

Pokud změněný zprostředkovatel detekuje chybu hierarchie (to znamená, pokud je nový nadřazený nalezen také jako sestupný), je okamžitě vypnut. Administrátor pak musí použít CLRMQMBRK jak na změněném zprostředkovateli tak na novém nadřazeném pro obnovení předchozího stavu. Chyba hierarchie je detekována propagací zprávy nahoru hierarchií, která může být dokončena pouze, když jsou k dispozici příslušní zprostředkovatelé a odkazy.

## Spuštění kanálu MQ (STRMQMCHL)

### Kde je povoleno spustit

Všechna prostředí (\*ALL)

### Bezpečnost podprocesů

Ano

Příkaz Spuštění kanálu MQ (STRMQMCHL) spouští kanál MQ.

### Parametry

Klíčové slovo	Popis	Volby	Notes
<u>CHLNAME</u>	Název kanálu	Hodnota znaku	Povinné, Poziční 1
<u>MQMNAME</u>	Název správce front zpráv	<i>Hodnota znaku, *DFT</i>	Volitelné, Poziční 2

### Název kanálu (CHLNAME)

Uvádí název definice kanálu.

Možné hodnoty jsou:

#### **název-kanálu**

Uveďte název kanálu.

### Název správce front zpráv (MQMNAME)

Uvádí název správce front zpráv.

Možné hodnoty jsou:

#### **\* DFT**

Použije se výchozí správce front. Pokud nemáte na systému definovaného výchozího správce front, příkaz selže.

#### **jméno-správce-front-zpráv**

Název správce front zpráv.

### Příklady

Není

## Chybové zprávy

Neznámý

## Spuštění inicializátoru kanálu MQ (STRMQMCHLI)

### Kde je povoleno spustit

Všechna prostředí (\*ALL)

### Bezpečnost podprocesů

Ano

Příkaz Spuštění iniciátoru kanálu MQ (STRMQMCHLI) spouští iniciátor kanálu MQ.

## Parametry

Klíčové slovo	Popis	Volby	Notes
<u>QNAME</u>	Název fronty	Hodnota znaku	Povinné, Poziční 1
<u>MQMNAME</u>	Název správce front zpráv	<i>Hodnota znaku, *DFT</i>	Volitelné, Poziční 2

### Název fronty (QNAME)

Uvádí název inicializační fronty pro proces iniciace kanálu. To znamená, inicializační fronty uvedené v definici přenosové fronty.

Možné hodnoty jsou:

#### jméno-fronty

Uvedte název inicializační fronty.

### Název správce front zpráv (MQMNAME)

Uvádí název správce front zpráv.

Možné hodnoty jsou:

#### \* DFT

Použije se výchozí správce front. Pokud nemáte na systému definovaného výchozího správce front, příkaz selže.

#### jméno-správce-front-zpráv

Název správce front zpráv.

## Příklady

Není

## Chybové zprávy

Neznámý

## Spuštění příkazového serveru MQ (STRMQMCSVR)

### Kde je povoleno spustit

Všechna prostředí (\*ALL)

### Bezpečnost podprocesů

Ano

Příkaz Spuštění příkazového serveru MQ (STRMQMCSVR) spouští příkazový server MQ pro uvedeného správce front.

## Parametry

Klíčové slovo	Popis	Volby	Notes
<u>MQMNAME</u>	Název správce front zpráv	<i>Hodnota znaku, *DFT</i>	Volitelné, Poziční 1

### Název správce front zpráv (MQMNAME)

Uvádí název správce front zpráv.

#### jméno-správce-front

Uvedte název správce front.

## Příklady

Není

## Chybové zprávy

Neznámý

## Spuštění popisovače fronty IBM MQ DLQ (STRMQMDLQ)

### Kde je povoleno spustit

Všechna prostředí (\*ALL)

### Bezpečnost podprocesů

Ano

K provedení různých akcí na vybraných zprávách použijte příkaz STRMQMDLQ (Start IBM MQ Dead-Letter Queue Handler). Příkaz uvádí sadu pravidel, která mohou jak zvolit zprávu, tak provést akci na této zprávě.

Příkaz STRMQMDLQ bere vstup z tabulky pravidel, jak je uvedeno pomocí SRCFILE a SRCMBR. Když provádí příkaz zpracování, jsou výsledky a souhrn zapsány do souboru programu pro souběžný tisk.

Poznámka:

Klíčové slovo WAIT definované v tabulce pravidel určuje, zda bude obslužná rutina fronty nedoručených zpráv ukončena okamžitě po zpracování zpráv nebo zda čeká na příchod nových zpráv.

## Parametry

Klíčové slovo	Popis	Volby	Notes
<u>UDLMSGQ</u>	Fronta nedoručených zpráv	<i>Hodnota znaku, *DFT, *NONE</i>	Povinné, Poziční 1
<u>SRCMBR</u>	Člen obsahující vstup	<i>Jméno, *FIRST</i>	Povinné, Poziční 2
<u>SRCFILE</u>	Vstupní soubor	Kvalifikovaný název objektu	Volitelné, Poziční 3
	Kvalifikátor 1: Vstupní soubor	<i>Název, *QTXSRC</i>	
	Kvalifikátor 2: Knihovna	<i>Název, *LIBL, *CURLIB</i>	
<u>MQMNAME</u>	Název správce front zpráv	<i>Hodnota znaku, *DFT, *NONE</i>	Volitelné, Poziční 4

## Nedoručená fronta zpráv (UDLMSGQ)

Uvádí název lokální fronty nedoručených zpráv, která se má zpracovat.

Možné hodnoty jsou:

### \* DFT

Použitá lokální fronta nedoručených zpráv se vezme z výchozího správce front pro instalaci. Je-li tato volba zadána, klíčové slovo INPUTQ uvedené v tabulce pravidel bude potlačeno výchozí frontou nedoručené zprávy pro správce front.

### nedoručené-jméno-fronty-zprávy

Uveďte název lokální fronty nedoručených zpráv, která se má použít. Je-li tato volba zadána, klíčové slovo INPUTQ uvedené v tabulce pravidel bude potlačeno uvedenou frontou nedoručené zprávy.

### \* ŽÁDNÉ

Je použita fronta jmenovaná klíčovým slovem INPUTQ v tabulce pravidel nebo výchozí systémová fronta nedoručitelného dopisu, pokud je klíčové slovo INPUTQ v tabulce pravidel prázdné.

## Člen obsahující vstup (SRCMBR)

Uvádí název zdrojového členu obsahujícího uživatelsky zapsanou tabulku pravidel, která se má zpracovat.

Možné hodnoty jsou:

### \* PRVNÍ \*

Je použit první člen souboru.

### jméno-člena-zdroje

Uveďte název zdrojového členu.

## Vstupní soubor (SRCFILE)

Uvádí název zdrojového souboru a knihovny ve formátu LIBRARY/FILE, který obsahuje uživatelsky zapsanou tabulku pravidel, která se má zpracovat.

Možné hodnoty jsou:

### \* LIBL

Prohledat seznam knihoven pro název souboru.

### \* CURLIB

Použít aktuální knihovnu.

### jméno-zdrojové-knihovny

Uveďte název knihovny, která se používá.

Možné hodnoty jsou:

### QTXTSRC

Použít QTXTSRC.

### název-zdrojového-souboru

Uveďte název zdrojového souboru.

## Název správce front zpráv (MQMNAME)

Uvádí název správce front.

Možné hodnoty jsou:

### \* DFT

Použít výchozího správce front.

### jméno-správce-front

Uveďte název správce front. Název může obsahovat až 48 znaků. Pokud systém používá dvoubajtovou znakovou sadu (DBCS), bude maximální počet znaků zredukován.

## \* ŽÁDNÉ

Je použit správce front pojmenovaný podle klíčového slova INPUTQM v tabulce pravidel nebo správce front výchozího systému, je-li klíčové slovo INPUTQM v tabulce pravidel prázdné.

## Příklady

Není

## Chybové zprávy

Neznámý

## Spuštění modulu listener MQ (STRMQMLSR)

### Kde je povoleno spustit

Všechna prostředí (\*ALL)

### Bezpečnost podprocesů

Ano

Příkaz Spuštění listeneru MQ (STRMQMLSR) spustí TCP/IP listenery MQ.

Tento příkaz je platný pouze pro protokoly přenosu TCP/IP.

Můžete uvést buď objekt listeneru nebo atributy určitého listeneru.

## Parametry

Klíčové slovo	Popis	Volby	Notes
<u>PORT</u>	Číslo portu	1-65535, *DFT	Volitelné, Poziční 1
<u>MQMNAME</u>	Název správce front zpráv	Hodnota znaku, *DFT	Volitelné, Poziční 2
<u>IPADDR</u>	IP adresa	Hodnota znaku, *DFT	Volitelné, Poziční 3
<u>BACKLOG</u>	Zpětný protokol listener	0-999999999, *DFT	Volitelné, Poziční 4
<u>Číslo LSRNAME</u>	Název modulu listener	Hodnota znaku, *NONE	Volitelné, Poziční 5

## Číslo portu (PORT)

Číslo portu, který má listener použít.

Možné hodnoty jsou:

### \* DFT

Je použito číslo portu 1414.

### číslo-portu

Číslo portu, který se má použít.

## Název správce front zpráv (MQMNAME)

Uvádí název správce front.

Možné hodnoty jsou:

### \* DFT

Použít výchozího správce front.

### jméno-správce-front

Název správce front zpráv.

## Adresa IP (IPADDR)

IP adresa, kterou má listener použít.

Možné hodnoty jsou:

### \* DFT

Listener bude naslouchat na všech IP adresách dostupných zásobníku TCP/IP.

### adresa IP

IP adresa, která se má použít.

## Nevyřízené požadavky modulu listener (BACKLOG)

Počet požadavků na souběžné připojení, které listener podporuje.

Možné hodnoty jsou:

### \* DFT

Je podporováno 255 souběžných požadavků na připojení.

### Nevyřízené položky

Počet podporovaných požadavků na souběžné připojení.

## Název modulu listener (LSRNAME)

Název objektu listeneru MQ, který se má spustit.

Možné hodnoty jsou:

### \* ŽÁDNÉ

Není zadán žádný objekt listeneru.

### název\_modulu\_listener

Uveďte název objektu listeneru, který se má spustit.

## Příklady

Není

## Chybové zprávy

Neznámý

## Spuštění příkazů IBM MQ (STRMQMMQSC)

### Kde je povoleno spustit

Všechna prostředí (\*ALL)

### Bezpečnost podprocesů

Ano

Příkaz Spuštění příkazů IBM MQ (STRMQMMQSC) spouští sadu IBM MQ Commands (MQSC) a zapisuje sestavu do souboru pro souběžný tisk tiskárny.



**Upozornění:** Jako vstupní knihovnu do STRMQMMQSC nepoužívejte knihovnu QTEMP, protože použití knihovny QTEMP je omezeno. Jako vstupní soubor pro příkaz musíte použít jinou knihovnu.

Každá sestava se skládá z následujících prvků:

- Záhloví identifikující MQSC jako zdroj sestavy.
- Číslovaný výpis vstupních příkazů MQSC.
- Chybová zpráva syntaxe pro jakékoli příkazy v chybě.
- Zpráva označující výsledek spuštění každého správného příkazu.

- Ostatní zprávy pro obecné chyby spuštění MQSC podle potřeby.
- Souhrnnou sestavu na konci.

## Parametry

Klíčové slovo	Popis	Volby	Notes
<u>SRCMBR</u>	Člen obsahující vstup	<i>Jméno</i> , *FIRST	Povinné, Poziční 1
<u>SRCFILE</u>	Vstupní soubor	Kvalifikovaný název objektu	Volitelné, Poziční 2
	Kvalifikátor 1: Vstupní soubor	<i>Název</i> , <b>QMQSC</b>	
	Kvalifikátor 2: Knihovna	<i>Název</i> , *LIBL, *CURLIB	
<u>VOLBA</u>	Volba	*RUN, *VERIFY, *MVS	Volitelné, Poziční 3
<u>Wait</u>	Čekací doba	1-999999	Volitelné, Poziční 4
<u>LCLMQMNAME</u>	Místní správce front zpráv	Hodnota znaku	Volitelné, Poziční 5
<u>MQMNAME</u>	Název správce front zpráv	<i>Hodnota znaku</i> , *DFT	Volitelné, Poziční 6

### Člen obsahující vstup (SRCMBR)

Uvádí název zdrojového členu obsahujícího MQSC, který se má zpracovat.

Možné hodnoty jsou:

#### jméno-člena-zdroje

Uvedte název zdrojového členu.

#### \* PRVNÍ \*

Je použit první člen souboru.

### Vstupní soubor (SRCFILE)

Uvádí kvalifikovaný název souboru ve formátu LIBRARY/FILE, který obsahuje MQSC, který se má zpracovat.

Možné hodnoty jsou:

#### \* LIBL

V seznamu knihoven se vyhledá název souboru.

#### \* CURLIB

Je použita aktuální knihovna.

#### jméno-zdrojové-knihovny

Uvedte název knihovny, která se má použít.

Možné hodnoty jsou:

#### QMQSC

Používá se QMQSC.

#### název-zdrojového-souboru

Uvedte název zdrojového souboru.

### Volba (OPTION)

Uvádí, jak se mají zpracovat příkazy MQSC.



Možné hodnoty jsou:

**\* SPUŠTĚNO**

Pokud je tato hodnota uvedena a hodnota pro parametr WAIT není uvedena, jsou příkazy MQSC zpracovány přímo lokálním správcem front. Je-li tato hodnota uvedena a hodnota je také uvedena pro parametr WAIT, jsou příkazy MQSC zpracovány nepřímo vzdáleným správcem front.

**\* OVĚŘENÍ**

Příkazy MQSC jsou ověřeny a sestava je zapsána, ale příkazy nejsou spuštěny.

**\* MVS**

Příkazy MQSC jsou zpracovány nepřímo vzdáleným správcem front spuštěným pod produktem MVS/ESA. Pokud uvedete tuto volbu, musíte také uvést hodnotu pro parametr WAIT.

## Doba čekání (WAIT)

Uvádí čas v sekundách, po který příkaz STRMQMMQSC čeká na odpovědi na nepřímé příkazy MQSC. Uvedení hodnoty pro tento parametr označuje, že jsou příkazy MQSC provedeny v nepřímém režimu vzdáleným správcem front. Uvedení hodnoty pro tento parametr je platné pouze, když je parametr OPTION uveden jako \*RUN nebo \*MVS.

V nepřímém režimu jsou příkazy MQSC řazeny do fronty příkazů vzdáleného správce front. Sestavy od příkazů jsou pak vráceny lokálnímu správci front uvedenému v MQMNAME. Jakékoli odpovědi přijaté po této době budou vyřazeny, příkaz MQSC je však stále spuštěn.

Možné hodnoty jsou:

**1 - 999999**

Uveďte čekací dobu v sekundách.

## Lokální správce front zpráv (LCLMQMNAME)

Uvádí název lokálního správce front, přes kterého se má provádět operace nepřímého režimu.

## Název správce front zpráv (MQMNAME)

Uvádí název správce front zpráv.

Možné hodnoty jsou:

**\* DFT**

Použití výchozího správce front.

**jméno-správce-front-zpráv**

Uveďte název správce front.

## Příklady

Není

## Chybové zprávy

Neznámý

## Spuštění služby MQ (STRMQMSVC)

**Kde je povoleno spustit**

Všechna prostředí (\*ALL)

**Bezpečnost podprocesů**

Ano

Příkaz Spuštění služby MQ (STRMQMSVC) spouští službu MQ .

## Parametry

Klíčové slovo	Popis	Volby	Notes
<u>SVCNAME</u>	Název služby	Hodnota znaku	Povinné, Poziční 1
<u>MQMNAME</u>	Název správce front zpráv	<i>Hodnota znaku, *DFT</i>	Volitelné, Poziční 2

### Název služby (SVCNAME)

Název objektu služby MQ , který má být spuštěn.

Možné hodnoty jsou:

#### \* ŽÁDNÉ

Není zadán žádný objekt služby.

#### jméno-slужby

Uveďte název definice služby. Maximální délka řetězce je 48 bajtů.

### Název správce front zpráv (MQMNAME)

Uvádí název správce front.

Možné hodnoty jsou:

#### \* DFT

Použít výchozího správce front.

#### jméno-správce-front

Název správce front zpráv.

## Příklady

Není

## Chybové zprávy

Neznámý

## Spuštění monitoru spouštěčů MQ (STRMQMTRM)

### Kde je povoleno spustit

Všechna prostředí (\*ALL)

### Bezpečnost podprocesů

Ano

Příkaz Spuštění monitoru spouštěčů MQ (STRMQMTRM) spouští pro uvedeného správce front monitor spouštěče MQ.

## Parametry

Klíčové slovo	Popis	Volby	Notes
<u>INITQNAME</u>	Inicializační fronta	Hodnota znaku	Povinné, Poziční 1
<u>MQMNAME</u>	Název správce front zpráv	<i>Hodnota znaku, *DFT</i>	Volitelné, Poziční 2

## Inicializační fronta INITQNAME

Uvádí název kontinuální fronty.

### **název-inicializační-fronty**

Uveďte název inicializační fronty.

## Název správce front zpráv (MQMNAME)

Uvádí název správce front zpráv.

Možné hodnoty jsou:

### **\* DFT**

Použije se výchozí správce front. Pokud nemáte na systému definovaného výchozího správce front, příkaz selže.

### **jméno-správce-front-zpráv**

Název správce front zpráv.

## Příklady

Není

## Chybové zprávy

Neznámý

## Trasování MQ (TRCMQM)

### **Kde je povoleno spustit**

Všechna prostředí (\*ALL)

### **Bezpečnost podprocesů**

Ano

Příkaz Trasování MQ (TRCMQM) řídí trasování pro všechny úlohy MQ . Příkaz TRCMQM, který nastavuje trasování zapnuto nebo vypnuto, může trasovat funkce rozhraní fronty zpráv (MQI), tok funkcí a komponenty produktu IBM MQ for IBM i spolu se všemi zprávami, které vydal příkaz IBM MQ.

## Parametry

<b>Klíčové slovo</b>	<b>Popis</b>	<b>Volby</b>	<b>Notes</b>
<u>TRCEARLY</u>	Trasovat včas	<b>*NO</b> , *YES	Volitelné, Poziční 1
<u>SET</u>	Nastavení volby trasování	<b>*ON</b> , *OFF, *STS, *END	Volitelné, Poziční 2
<u>Výstup</u>	Výstup	<b>*MQM</b> , *MQMFMT, *PEX, *ALL	Volitelné, Poziční 3
<u>TRCLEVEL</u>	Úroveň trasování	<b>*DFT</b> , *DETAIL, *PARMS	Volitelné, Poziční 4

Klíčové slovo	Popis	Volby	Notes
<u>TRCTYPE</u>	Typy trasování	Jednoduché hodnoty: <b>*ALL</b> Ostatní hodnoty (až do 14 opakování): *API, *CMTRY, *COMMS, *CSDATA, *CSFLOW, *LQMDATA, *LQMFLOW, *OTHDATA, *OTFLOW, *RMTDATA, *RMTFLOW, *SVCDATA, *SVCFLOW, *VSNDATA	Volitelné, Poziční 5
<u>EXCLUDE</u>	Typy vyloučení	Jednoduché hodnoty: <b>*NONE</b> Ostatní hodnoty (až do 14 opakování): *API, *CMTRY, *COMMS, *CSDATA, *CSFLOW, *LQMDATA, *LQMFLOW, *OTHDATA, *OTFLOW, *RMTDATA, *RMTFLOW, *SVCDATA, *SVCFLOW, *VSNDATA	Volitelné, Poziční 6
<u>INTERVAL</u>	Interval trasování	1-32000000, <b>*NONE</b>	Volitelné, Poziční 7
<u>MAXSTG</u>	Max. velikost paměti pro použití	1-16, <b>*DFT</b>	Volitelné, Poziční 8
<u>DATASIZE</u>	Velikost trasovacích dat	1-99999999, <b>*DFT</b> , *ALL, *NONE	Volitelné, Poziční 9
<u>MQMNAME</u>	Název správce front zpráv	<i>Hodnota znaku</i> , <b>*DFT</b>	Volitelné, Poziční 10
<u>Úloha</u>	Informace o úloze	Hodnoty (až 8 opakování): <i>Seznam prvků</i>	Volitelné, Poziční 11
	Prvek 1: Název úlohy	Kvalifikovaný název úlohy	
	Kvalifikátor 1: Název úlohy	Generický název, název úlohy	
	Kvalifikátor 2: Uživatel	<i>Znaková hodnota, X"</i>	
	Kvalifikátor 3: Číslo	<i>Znaková hodnota, X"</i>	
	Prvek 2: Identifikátor vlákn	<i>Hodnota znaku, *NONE, *INITIAL</i>	
<u>STRCTL</u>	Ovládací prvek spuštění trasování	Hodnoty (až 8 opakování): <i>Znaková hodnota, *NONE</i>	Volitelné, Poziční 12
<u>ENDCTL</u>	Ovládací prvek ukončení trasování	Hodnoty (až 8 opakování): <i>Znaková hodnota, *NONE</i>	Volitelné, Poziční 13

### Trasovat brzy (TRCEARLY)

Uvádí, zda je vybráno brzké trasování.

Brzké trasování platí pro všechny úlohy pro všechny správce front. Jestliže správce front není momentálně aktivní nebo neexistuje, pak se brzké trasování projeví při spouštění nebo vytváření.

**\*NO**

Brzké trasování není povoleno.

**\*YES**

Brzké trasování je povoleno.

## Nastavení voleb trasování (SET)

Uvádí kolekci záznamů trasování.

Možné hodnoty jsou:

**\* ZAPNUTO**

Shromažďování záznamů trasování je spuštěno.

Pro TRCEARLY(\*NO) nebude shromažďování záznamů trasování spuštěno, dokud nebude správce front k dispozici.

**\* VYPNUTO**

Shromažďování záznamů trasování je zastaveno. Záznamy trasování jsou zapisovány do souborů v adresáři pro shromažďování trasování.

**\* OK**

Stav jakýchkoli aktivních shromažďování trasování je zapisován do souboru pro souběžný tisk. Jakékoli další parametry, uvedené v příkazu TRCMQM, budou ignorovány.

**\*END**

Shromažďování záznamů trasování se zastaví pro všechny správce front.

## Výstup (OUTPUT)

Označuje typ výstupu trasování, jehož se tento příkaz týká.

Možné hodnoty jsou:

**\*MQM**

Tento příkaz se používá pro shromažďování binárního výstupu trasování IBM MQ v adresáři uvedeném parametrem TRCDIR.

**\*MQMFMT**

Tento příkaz se použije pro kolekci formátovaného výstupu trasování IBM MQ v adresáři uvedeném parametrem TRCDIR.

**\*PEX**

Tento příkaz se používá pro shromažďování výstupu trasování Performance Explorer (PEX).

**\*ALL**

Tato volba se vztahuje na kolekci neformátovaných trasovacích údajů a výstupu trasování PEX produktu IBM MQ .

## Úroveň trasování (TRCLEVEL)

Aktivuje úroveň trasování pro trasovací body zpracování průtoku.

Možné hodnoty jsou:

**\*DFT**

Aktivuje trasování na výchozí úrovni pro body trasování zpracování toku.

**\*PODROBNOSTI**

Aktivuje trasování na velmi podrobné úrovni pro body trasování zpracování toku.

**\*PARMS**

Aktivuje trasování pro body trasování zpracování toku na výchozí úrovni podrobností.

## Typy trasování (TRCTYPE)

Uvádí typ trasovacích dat, která se mají uložit v trasovacím souboru. Jestliže tento parametr vynecháte, povolíte všechny volby trasování.

Možné hodnoty jsou:

### \*ALL

Všechna trasovací data, jak jsou uvedena následujícími klíčovými slovy, se ukládají do trasovacího souboru.

### trace-type-seznam

Můžete uvést více než jednu volbu z následujících klíčových slov, ale každá volba se může vyskytnout pouze jednou.

### \* API

Výstupní data pro body trasování přidružená k MQI a komponentám hlavního správce front.

### \* CMTRY

Výstupní data pro body trasování přiřazené ke komentářům v MQ komponentách.

### \* KOMUNIKACE

Výstupní data pro body trasování přiřazené k datům proudícím po komunikačních sítích.

### \* CSDATA

Výstupní data pro body trasování přiřazené k interním datovým vyrovnávacím pamětím ve společných službách.

### \* CSFLOW

Výstupní data pro body trasování přiřazené ke zpracování toku ve společných službách.

### \* LQMDATA

Výstupní data pro body trasování přiřazené k interním datovým vyrovnávacím pamětím v lokálním správci front.

### \* LQMFLOW

Výstupní data pro body trasování přiřazené k toku zpracování v lokálním správci front.

### \* OTHDATA

Výstupní data pro body trasování přiřazené k interním datovým vyrovnávacím pamětím v jiných komponentách.

### \* OTHFLOW

Výstupní data pro body trasování přiřazené k toku zpracování v jiných službách.

### \* RMTDATA

Výstupní data pro body trasování přiřazené k interním datovým vyrovnávacím pamětím v komponentě komunikací.

### \* RMTFLOW

Výstupní data pro body trasování přiřazené k toku zpracování v komponentě komunikací.

### \* SVCDATA

Výstupní data pro body trasování přiřazené k interním datovým vyrovnávacím pamětím v komponentě služby.

### \* SVCFLOW

Výstupní data pro body trasování přiřazené k toku zpracování v komponentě služby.

### \* VSNDATA

Výstupní data pro body trasování přiřazené ke spuštěné verzi produktu IBM MQ .

## Typy vyloučení (EXCLUDE)

Uvádí typ trasovacích dat, která se mají vynechat z trasovacího souboru. Jestliže je tento parametr vynechán, všechny trasovací body uvedené v příkazu TRCTYPE jsou povoleny.

Možné hodnoty jsou:

**\*ALL**

Všechna trasovací data, jak jsou uvedena následujícími klíčovými slovy, se ukládají do trasovacího souboru.

**trace-type-seznam**

Můžete uvést více než jednu volbu z následujících klíčových slov, ale každá volba se může vyskytnout pouze jednou.

**\* API**

Výstupní data pro body trasování přiřazená k MQI a komponentám hlavního správce front.

**\* CMTRY**

Výstupní data pro body trasování přiřazené ke komentářům v MQ komponentách.

**\* KOMUNIKACE**

Výstupní data pro body trasování přiřazené k datům proudícím po komunikačních sítích.

**\* CSDATA**

Výstupní data pro body trasování přiřazené k interním datovým vyrovnávacím pamětím ve společných službách.

**\* CSFLOW**

Výstupní data pro body trasování přiřazené ke zpracování toku ve společných službách.

**\* LQMDATA**

Výstupní data pro body trasování přiřazené k interním datovým vyrovnávacím pamětím v lokálním správci front.

**\* LQMFLOW**

Výstupní data pro body trasování přiřazené k toku zpracování v lokálním správci front.

**\* OTHDATA**

Výstupní data pro body trasování přiřazené k interním datovým vyrovnávacím pamětím v jiných komponentách.

**\* OTHFLOW**

Výstupní data pro body trasování přiřazené k toku zpracování v jiných službách.

**\* RMTDATA**

Výstupní data pro body trasování přiřazené k interním datovým vyrovnávacím pamětím v komponentě komunikací.

**\* RMTFLOW**

Výstupní data pro body trasování přiřazené k toku zpracování v komponentě komunikací.

**\* SVCDATA**

Výstupní data pro body trasování přiřazené k interním datovým vyrovnávacím pamětím v komponentě služby.

**\* SVCFLOW**

Výstupní data pro body trasování přiřazené k toku zpracování v komponentě služby.

**\* VSNDATA**

Výstupní data pro body trasování přiřazené ke spuštěné verzi produktu IBM MQ .

**Interval trasování (INTERVAL)**

Uvádí interval v sekundách, za který by měla být trasování shromažďována. Je-li tento parametr vynechán, bude trasování pokračovat až do doby, než bude ručně zastaveno pomocí příkazů TRCMQM nebo FDC s uvedeným identifikátorem zkoušky v ENDCTL.

Možné hodnoty jsou:

**interval kolekce**

Uveďte hodnotu v rozsahu od 1 do 32000000 sekund.

Nelze uvést hodnotu pro parametr INTERVAL i ENDCTL.

## Maximální paměť k použití (MAXSTG)

Uvádí maximální velikost úložiště, které se má použít pro shromažďované záznamy trasování.

Možné hodnoty jsou:

### \* DFT

Výchozí maximum je 1 megabajt (1024 kilobajtů).

### maximum-megabajty

Uveďte hodnotu v rozsahu od 1 do 16.

## Velikost dat trasování (DATASIZE)

Uvádí počet bajtů uživatelských dat zahrnutých do trasování.

Možné hodnoty jsou:

### \* DFT

Používá se výchozí hodnota trasování.

### \*ALL

Trasují se všechna uživatelská data.

### \* ŽÁDNÉ

Tato volba vypne trasování citlivých uživatelských dat.

### velikost-dat-v-bajtech

Uveďte hodnotu v rozsahu od 1 do 99999999.

## Název správce front zpráv (MQMNAME)

Uvádí název správce front.

Tento parametr je platný pouze tehdy, když TRCEARLY je nastaven na hodnotu \*NO.

Když je parametr TRCEARLY nastaven na hodnotu \*YES, budou sledovány všichni správci front.

Možné hodnoty jsou:

### \* DFT

Trasovat výchozího správce front.

### jméno-správce-front

Uveďte název správce front, který se má trasovat.

## Informace o úloze (JOB)

Uvádí, které úlohy se mají trasovat.

Hodnota tohoto parametru může být jedna z následujících:

### generický-název úlohy

Generický název úlohy na 10 znaků. Pro všechny úlohy, které odpovídají tomuto názvu, se bude shromažďovat trasování. Například pro 'AMQ\*' se bude shromažďovat trasování ze všech úloh, začínajících znaky AMQ.

### Úloha-jméno/Uživatel/Číslo

Úplný název úlohy. Trasována bude pouze úloha, uvedená kvalifikovaným názvem.

### Název úlohy/Uživatel/Číslo/podprocesem vlákna

Úplný název úlohy a související identifikátor podprocesu. Trasován bude pouze podproces úlohy, uvedený kvalifikovaným názvem. Všimněte si, že identifikátor podprocesu je interní identifikátor přidělený produktem IBM MQ, nespojuje s identifikátorem podprocesu IBM i .



## Ovládací prvek spuštění trasování (STRCTL)

Uvádí, že trasování bude spuštěno, pokud bude generováno FDC s jedním z uvedených identifikátorů zkoušky.

### AANNNNN

Identifikátor sondy je osmiznakový řetězec ve formátu (AANNNNNN), kde A představuje abecední znaky a N představuje numerické číslice.

Lze uvést až 8 identifikátorů zkoušky.

## Ukončení obslužného prvku trasování (ENDCTL)

Uvádí, že trasování bude ukončeno, pokud bude generováno FDC s jedním z uvedených identifikátorů zkoušky.

### AANNNNN

Identifikátor sondy je osmiznakový řetězec ve formátu (AANNNNNN), kde A představuje abecední znaky a N představuje numerické číslice.

Lze uvést až 8 identifikátorů zkoušky.

Nemůžete uvést hodnotu pro ENDCTL a INTERVAL.

## Příklady

Není

## Chybové zprávy

Neznámý

## Práce s produktem MQ Queue Manager (WRKMQM)

### Kde je povoleno spustit

Všechna prostředí (\*ALL)

### Bezpečnost podprocesů

Ano

Příkaz Práce se správci front (WRKMQM) vám umožňuje pracovat s jednou nebo více definicemi správce front a umožňuje vám provádět následující operace:

- změnit správce front
- Vytvoření správce front
- Odstranit správce front
- spustit správce front
- zobrazit správce front
- ukončit správce front
- pracovat s kanály správce front
- pracovat se seznamy názvů správce front
- pracovat s frontami správce front
- pracovat s procesy správce front

## Parametry

Klíčové slovo	Popis	Volby	Notes
<u>MQMNAME</u>	Název správce front zpráv	<i>Hodnota znaku, *ALL</i>	Volitelné, Poziční 1

### Název správce front zpráv (MQMNAME)

Uvádí název nebo názvy správců fronty zpráv, které se mají zvolit.

Možné hodnoty jsou:

#### **\*ALL**

Jsou zvoleny všichni správci front.

#### **generic-queue-manager-name**

Uvedte generický název správců fronty, kteří se mají zvolit. Generický název je řetězec znaků následovaný hvězdičkou (\*) (například ABC\*), který vybere všechny správce front s názvy začínajícími uvedeným řetězcem znaků. Název může obsahovat až 48 znaků. Pokud systém používá dvoubajtovou znakovou sadu (DBCS), bude maximální počet znaků zredukován.

**Poznámka:** Doporučuje se uvést jméno požadované v uvozovkách. Zajistíte, že výběr bude přesně odpovídat vašemu zadání. Nemůžete vybrat všechna velká a malá verze generického názvu na jednom panelu, aniž byste požadovali všechny názvy.

#### **jméno-správce-front**

Uvedte název správce front. Název může obsahovat až 48 znaků. Pokud systém používá dvoubajtovou znakovou sadu (DBCS), bude maximální počet znaků zredukován.

## Příklady

Není

## Chybové zprávy

Neznámý

## Práce s oprávněním MQ (WRKMQMAUT)

### **Kde je povoleno spustit**

Všechna prostředí (\*ALL)

### **Bezpečnost podprocesů**

Ano

Příkaz Práce s oprávněním MQ (WRKMQMAUT) zobrazí seznam všech názvů profilů oprávnění a jejich typů, které odpovídají zadaným parametrům. To vám umožní odstranit, pracovat s a vytvořit záznamy oprávnění pro záznam profilu oprávnění MQM.

## Parametry

Klíčové slovo	Popis	Volby	Notes
<u>OBJEKT</u>	Jméno objektu/profilu	<i>Hodnota znaku, *ALL</i>	Volitelné, Poziční 1
<u>ObjType</u>	Typ objektu	*Q, *PRC, *MQM, *NMLIST, *AUTHINFO, *LSR, *SVC, *CHL, *CLTCN, *ALL, *TOPIC, *RMTMQMNAME	Volitelné, Poziční 2
<u>Výstup</u>	Výstup	*, *PRINT	Volitelné, Poziční 3

Klíčové slovo	Popis	Volby	Notes
<u>MQMNAME</u>	Název správce front zpráv	<i>Hodnota znaku, *DFT</i>	Volitelné, Poziční 4
<u>SRVCOMP</u>	Jméno komponenty služby	<i>Hodnota znaku, *DFT</i>	Volitelné, Poziční 5

## Název objektu (OBJ)

Uveďte jméno objektu nebo jméno profilu oprávnění objektu, který se má vybrat.

Možné hodnoty jsou:

### **\*ALL**

Vypíší se všechny záznamy oprávnění odpovídající uvedenému typu objektu. \*ALL nemůže představovat generický profil.

### **jméno-objektu**

Zadejte název objektu MQ ; všechny záznamy oprávnění, pro které je název objektu nebo generický název profilu shodné s tímto názvem objektu, jsou vybrány.

### **Generický profil**

Uveďte generický profil objektu MQ ; je vybrán pouze záznam oprávnění, který přesně odpovídá generickému profilu. Generický profil je znakový řetězec, který obsahuje jeden nebo více generických znaků kdekoli v řetězci. Generické znaky jsou (?), (\*) a (\*\*).

Doporučuje se, abyste požadovaný název uvedli v uvozovkách. Zajistíte, že výběr bude přesně odpovídat vašemu zadání.

## Typ objektu (OBJTYPE)

Uvádí typ objektu profilu oprávnění, který má být vybrán.

### **\*ALL**

Všechny typy objektů MQ .

### **\*Q**

Všechny typy objektů fronty.

### **\*AUTHINFO**

Objekt ověřovacích informací.

### **\*MQM**

Správce front zpráv.

### **\*NMLIST**

Objekt seznamu názvů.

### **\*PRC**

Definice procesu.

### **\*CHL**

Objekt kanálu.

### **\*CLTCN**

Objekt kanálu připojení klienta.

### **\*LSR**

Objekt listeneru.

### **\*SVC**

Objekt služby.

### **\*TOPIC**

Objekt tématu.

### **\*RMTMQMNAME**

Název vzdáleného správce front.

## Výstup (OUTPUT)

Uvádí, zda je výstup z příkazu zobrazen na požadující pracovní stanici nebo vytištěn s výstupem úlohy určeným pro souběžný tisk.

Možné hodnoty jsou:

\*

Výstup požadovaný interaktivní úlohou je zobrazen na obrazovce. Výstup požadovaný dávkovou úlohou je vytištěn s výstupem určeným pro souběžný tisk úlohy.

### \* TISK

Zobrazí se podrobný seznam uživatelů a jejich oprávnění zaregistrovaných s vybraným záznamem profilu oprávnění spolu s výstupem souběžného tisku úlohy.

## Název správce front zpráv (MQMNAME)

Uvádí název správce front.

### \* DFT

Pouliť výchozího správce front.

### jméno-správce-front

Uveďte název správce front.

## Název komponenty služby (SRVCOMP)

Uveďte název nainstalované autorizační služby, ve které se mají hledat oprávnění k zobrazení.

Možné hodnoty jsou:

### \* DFT

Všechny instalované komponenty autorizace jsou prohledány pro uvedený název profilu oprávnění a typ objektu.

### autorizační-slужba-název-komponenty

Název komponenty služby autorizace, jak je uvedeno v souboru qm.ini správce front.

## Příklady

Není

## Chybové zprávy

Neznámý

## Práce s daty oprávnění MQ (WRKMQMAUTD)

### Kde je povoleno spustit

Všechna prostředí (\*ALL)

### Bezpečnost podprocesů

Ano

Příkaz Práce se záznamy oprávnění MQ (WRKMQMAUTD) zobrazuje seznam všech uživatelů registrovaných ke jménu a typu profilu určitého oprávnění. To vám umožní udělit, odvolat, odstranit a vytvořit záznamy oprávnění.

## Parametry

Klíčové slovo	Popis	Volby	Notes
<u>OBJEKT</u>	Jméno objektu/profilu	Hodnota znaku	Povinné, Poziční 1

Klíčové slovo	Popis	Volby	Notes
<u>ObjType</u>	Typ objektu	* Q, * PRC, * MQM, * NMLIST, * AUTHINFO, * CHL, * CLTN, * SVC, * LSR, * TOPIC	Povinné, Poziční 2
<u>Uživatel</u>	Jméno uživatele	<i>Jméno</i> , *PUBLIC, <b>*ALL</b>	Volitelné, Poziční 3
<u>MQMNAME</u>	Název správce front zpráv	<i>Hodnota znaku</i> , <b>*DFT</b>	Volitelné, Poziční 4
<u>SRVCOMP</u>	Jméno komponenty služby	<i>Hodnota znaku</i> , <b>*DFT</b>	Volitelné, Poziční 5

## Název objektu (OBJ)

Uveďte jméno objektu nebo jméno profilu oprávnění objektu, který se má vybrat.

### jméno-objektu

Zadejte název objektu MQ ; všechny záznamy oprávnění, pro které je název objektu nebo generický název profilu shodné s tímto názvem objektu, jsou vybrány.

### Generický profil

Uveďte generický profil objektu MQ ; je vybrán pouze záznam oprávnění, který přesně odpovídá generickému profilu. Generický profil je znakový řetězec, který obsahuje jeden nebo více generických znaků kdekoli v řetězci. Generické znaky jsou (?), (\*) a (\*\*).

Doporučuje se, abyste požadovaný název uvedli v uvozovkách. Zajistíte, že výběr bude přesně odpovídat vašemu zadání.

## Typ objektu (OBJTYPE)

Uvádí typ objektu profilu oprávnění, který má být vybrán.

### \*Q

Všechny typy objektů fronty.

### \*AUTHINFO

Objekt ověřovacích informací.

### \*MQM

Správce front zpráv.

### \*NMLIST

Objekt seznamu názvů.

### \*PRC

Definice procesu.

### \*CHL

Objekt kanálu.

### \*CLTCN

Objekt kanálu připojení klienta.

### \*LSR

Objekt listeneru.

### \*SVC

Objekt služby.

### \*TOPIC

Objekt tématu.

## Jméno uživatele (USER)

Uvádí jméno uživatele, pro kterého jsou zobrazena oprávnění pro pojmenovaný objekt.

Možné hodnoty jsou:

### \*ALL

Vypište všechny relevantní uživatele.

### \* VEŘEJNÉ

Jméno uživatele zahrnující všechny uživatele systému.

### jméno-profilu-uživatele

Uveďte jméno uživatele.

## Název správce front zpráv (MQMNAME)

Uvádí název správce front.

### \* DFT

Použít výchozího správce front.

### jméno-správce-front

Uveďte název správce front.

## Název komponenty služby (SRVCOMP)

Uveďte název nainstalované autorizační služby, ve které se mají hledat oprávnění k zobrazení.

Možné hodnoty jsou:

### \* DFT

Všechny instalované komponenty autorizace jsou prohledány pro uvedený název profilu oprávnění a typ objektu.

### autorizační-služba-název-komponenty

Název komponenty služby autorizace, jak je uvedeno v souboru qm.ini správce front.

## Příklady

Není

## Chybové zprávy

Neznámý

## Práce s objekty AuthInfo (WRKMQMAUTI)

### Kde je povoleno spustit

Všechna prostředí (\*ALL)

### Bezpečnost podprocesů

Ano

Příkaz Práce s objekty MQ AuthInfo (WRKMQMAUTI) vám umožňuje pracovat s více objekty ověřovacích informací, které jsou definovány na lokálním správci front.

To umožňuje měnit, kopírovat, vytvářet, odstraňovat, zobrazovat a měnit oprávnění k objektu ověřovacích informací produktu MQ a měnit jejich oprávnění.

## Parametry

Klíčové slovo	Popis	Volby	Notes
<u>AINAME</u>	Název AuthInfo	Hodnota znaku, *ALL	Volitelné, Poziční 1

Klíčové slovo	Popis	Volby	Notes
<u>MQMNAME</u>	Název správce front zpráv	Hodnota znaku, <b>*DFT</b>	Volitelné, Poziční 2
<u>kde:</u>	Příkaz filtru	Jednoduché hodnoty: <b>*NONE</b> Ostatní hodnoty: <i>Seznam prvků</i>	Volitelné, Poziční 3
	Prvek 1: Klíčové slovo filtru	* ALTDATA, * ALTTIME, * AUTHTYPE, * CONNAME, * TEXT, * USERNAME, * OCSPURL	
	Prvek 2: Operátor filtru	*GT, *LT, *EQ, *NE, *GE, *LE, *LK, *NL, *CT, *EX, *CTG, *EXG	
	Prvek 3: Hodnota filtru	Hodnota znaku	

### Název AuthInfo (AINAME)

Název nebo názvy objektů ověřovacích informací.

Možné hodnoty jsou:

#### **\*ALL nebo \***

Jsou zvoleny všechny objekty ověřovacích informací.

#### **generic-authinfo-name**

Generický název objektů ověřovacích informací. Generické jméno je znakový řetězec následován hvězdičkou (\*). Například ABC\* vybere všechny objekty ověřovacích informací, které mají názvy, které začínají na řetězec znaků.

Doporučuje se, abyste požadovaný název uvedli v uvozovkách. Zajistíte, že výběr bude přesně odpovídat vašemu zadání.

Nemůžete vybrat všechna velká a malá verze generického názvu na jednom panelu, aniž byste požadovali všechny názvy.

#### **authentication-information-name**

Uveďte název jednoho objektu ověřovacích informací.

### Název správce front zpráv (MQMNAME)

Název správce front.

Možné hodnoty jsou:

#### **\* DFT**

Použití výchozího správce front.

#### **jméno-správce-front**

Název existujícího správce front zpráv. Maximální délka řetězce je 48 znaků.

### Příkaz filtru (WHERE)

Tento parametr lze použít k selektivnímu zobrazení pouze objektů ověřovacích informací pouze s konkrétními atributy.

Tento parametr má tři argumenty, klíčové slovo, operátor a hodnotu.

Generické řetězce jsou povoleny pro hodnoty, které jsou názvy.

Operátor může mít jednu z následujících hodnot:

**\*GT**

Větší než.

Použitelná pro celočíselné hodnoty a hodnoty negenerického řetězce.

**\* LT**

Menší než.

Použitelná pro celočíselné hodnoty a hodnoty negenerického řetězce.

**\* EQ**

Rovná se.

Použitelná pro celočíselné hodnoty a hodnoty negenerického řetězce.

**\* NE**

Nerovná se.

Použitelná pro celočíselné hodnoty a hodnoty negenerického řetězce.

**\* E**

Větší než nebo rovná se.

Použitelná pro celočíselné hodnoty a hodnoty negenerického řetězce.

**\* LE**

Menší než nebo rovná se.

Použitelná pro celočíselné hodnoty a hodnoty negenerického řetězce.

**\* LK**

Jako.

Použitelná pro hodnoty generického řetězce.

**\* NL**

Ne jako.

Použitelná pro hodnoty generického řetězce.

**\* PROC**

Obsahuje.

Použitelná pro hodnoty negenerického seznamu.

**\* EX**

Vylučuje.

Použitelná pro hodnoty negenerického seznamu.

**\* CTG**

Obsahuje generický.

Použitelná pro hodnoty generického seznamu.

**\* EXG.**

Vylučuje generický.

Použitelná pro hodnoty generického seznamu.

Klíčové slovo může mít jednu z následujících hodnot:

**\* ALTDAT**

Datum, kdy byla definice nebo informace naposledy změněna.

Filtrační hodnota je datum ve formátu rrrr-mm-dd.

**\* ALTTIME**

Čas, když byla definice nebo informace naposledy změněna.

Hodnota filtru je čas ve formátu hh:mm:ss.



### \* TYP\_OVĚŘOVÁNÍ

Typ objektu ověřovacích informací.

Filtrační hodnota je jedna z následujících:

#### \* CRLDAP

Typ objektu ověřovacích informací je CRLLDAP.

#### \* OCSP

Typ objektu ověřovacích informací je OCSP.

#### \* IDPWOS

Kontrola ID uživatele pro ověření připojení a kontrola hesla se provádí pomocí operačního systému.

#### \* IDPWLDAP

Kontrola ID uživatele a kontrola hesla se provádí pomocí serveru LDAP.

### \* CONNAME

Adresa hostitele, na kterém je server LDAP spuštěn.

Filtrační hodnota je název adresy.

### \* TEXT

Popisný komentář.

Filtrační hodnota je textový popis fronty.

### \* JMÉNO\_UŽIVATELE

Rozlišující jméno uživatele.

Hodnota filtru je rozlišující název.

### \* OCSPURL

Adresa URL odpovídajícího modulu OCSP.

Hodnota filtru je název adresy URL.

## Příklady

Není

## Chybové zprávy

Neznámý

## Práce s kanály MQ (WRKMQMCHL)

### Kde je povoleno spustit

Všechna prostředí (\*ALL)

### Bezpečnost podprocesů

Ano

Příkaz Práce s kanály IBM MQ (WRKMQMCHL) vám umožňuje pracovat s jednou nebo více definicemi kanálu. Tak získáte možnost vytvořit, spustit, ukončit, změnit, kopírovat, odstranit, otestovat spojení, zobrazit a odstranit kanály a vyřešit pracovní jednotky, u nichž nastaly pochybnosti.

## Parametry

Klíčové slovo	Popis	Volby	Notes
<u>CHLNAME</u>	Název kanálu	Hodnota znaku, *ALL	Volitelné, Poziční 1

<b>Klíčové slovo</b>	<b>Popis</b>	<b>Volby</b>	<b>Notes</b>
<u>CHLTYPE</u>	Typ kanálu	*RCVR, *SDR, *SVR, *RQSTR, *SVRCN, *CLUSSDR, *CLUSRCVR, *CLTCN, <b>*ALL</b>	Volitelné, Poziční 2
<u>MQMNAME</u>	Název správce front zpráv	<i>Hodnota znaku</i> , <b>*DFT</b>	Volitelné, Poziční 3
<u>Stav</u>	Stav kanálu	<b>*ALL</b> , *INACTIVE, *STOPPED, *BINDING, *RETRYING, *RUNNING, *SWITCHING	Volitelné, Poziční 4

Klíčové slovo	Popis	Volby	Notes
<u>kde:</u>	Příkaz filtru	Jednoduché hodnoty: <b>*NONE</b> Ostatní hodnoty: <i>Seznam prvků</i>	Volitelné, Poziční 5
	Prvek 1: Klíčové slovo filtru	* AFFINITY, * ALTDATE, * ALTTIME, * BATCHB, * BATCHINT, * BATCHLIM, * BATCHSIZE, * CLNTWGHT, * COMPHDR, * CLLWGHT, * COMPHDR, * DSCITV, * CLTTMSG, * NNGRTY, * LONTMSR, * MCAUSRID, * MCATYPE, * MCGRTYEXIT, * MSGRTYDATA, * MGRTYNBR, * MSGUSRDATA, * NETPRTY, * NPMSPEED, * RCVEXIT, * PVRATDATA, * RCVEXIT, * RCVEXIT, * SCYUSRDATA, * SCYEXIT, * SCYUSRDATA, * SEQNUMWRAP, * SCYUSRDATA, * SEQNUMWRAP, * SCYUSRDATA, * SEQNUMWRAP, * SCYUSRDATA, * SEQNUMWRAP, * SCYUSRDATA, * SEQNUMWRAP, * SCYUSRDATA, * SEQNUMWRAP, * SCYUSRDATA, * SEQNUMWRAP, * SCYUSRDATA, * SEQNUMWRAP, * SCYUSRDATA, * SEQNUMWRAP, * SCYUSRDATA, * SEQNUMWRAP, * SCYUSRDATA, * SEQNUMWRAP, * SCYUSRDATA, * SEQNUMWRAP, * SCYUSRDATA, * SEQNUMWRAP, * SCYUSRDATA, * SEQNUMWRAP, * SHINCNDATA, * SHCYUSRDATA, * SEQNUMWRAP, * SHARECNDATA, * SHCYUSRDATA, * SEQNUMWRA * SHORTRTY, * SHORTMR, * SNDEXIT, * SNDUSRDATA, * SSLCAUTH, * SSLCIPH, * SSLPFER *	Referenční příručka administrace 555

## Název kanálu (CHLNAME)

Uvádí název nebo názvy definic kanálu produktu IBM MQ , které mají být vybrány.

Možné hodnoty jsou:

### **\*ALL**

Jsou zvoleny všechny definice kanálu.

### **generický-název-kanálu**

Uvedte generický název definic kanálu, které se mají zvolit. Generické jméno je znakový řetězec následován hvězdičkou (\*). Například ABC\* vybere všechny definice kanálu, které mají názvy začínající na řetězec znaků.

Doporučuje se, abyste požadovaný název uvedli v uvozovkách. Zajistíte, že výběr bude přesně odpovídat vašemu zadání.

Nemůžete vybrat všechna velká a malá verze generického názvu na jednom panelu, aniž byste požadovali všechny názvy.

### **název-kanálu**

Uvedte název definice kanálu.

## Typ kanálu (CHLTYPE)

Uvádí typ definic kanálu, které se mají zobrazit.

Možné hodnoty jsou:

### **\*ALL**

Jsou zvoleny všechny typy kanálu.

### **\*SDR**

Kanál odesílatele

### **\*SVR**

Kanál serveru

### **\*RCVR**

Kanál příjemce

### **\*RQSTR**

Kanál žadatele

### **\*SVRCN**

Kanál připojení serveru

### **\*CLUSSDR**

Odesílací kanál klastru

### **\*CLUSRCVR**

Přijímací kanál klastru

### **\*CLTCN**

Kanál připojení klienta

## Název správce front zpráv (MQMNAME)

Uvádí název správce front zpráv.

Možné hodnoty jsou:

### **\* DFT**

Použije se výchozí správce front. Pokud nemáte na systému definovaného výchozího správce front, příkaz selže.

### **jméno-správce-front-zpráv**

Název správce front zpráv.

## Stav kanálu (STATUS)

Určuje typ stavu definic kanálu IBM MQ , které mají být vybrány.

Možné hodnoty jsou:

### \*ALL

Jsou zvoleny kanály s libovolným stavem.

### \*VAZBA

Jsou zvoleny pouze kanály s vazbovým stavem.

### \*NEAKTIVNÍ

Jsou zvoleny pouze kanály s neaktivním stavem.

### \*OPAKOVÁNÍ

Jsou zvoleny pouze kanály se stavem nového pokusu.

### \*SPUŠTĚNÝ

Jsou zvoleny pouze kanály se spuštěným stavem.

### \*ZASTAVENO

Jsou zvoleny pouze kanály se zastaveným stavem.

### \*PŘEPÍNÁNÍ

Jsou vybrány pouze kanály se stavem přepínání.

## Příkaz filtru (WHERE)

Tento parametr lze použít k selektivnímu zobrazení pouze kanálů s konkrétními atributy kanálu.

Parametr má tři argumenty, klíčové slovo, operátor a hodnotu.

Generické řetězce jsou povoleny pro hodnoty, které jsou názvy.

Operátor může mít jednu z následujících hodnot:

### \*GT

Větší než.

Použitelná pro celočíselné hodnoty a hodnoty negenerického řetězce.

### \*LT

Menší než.

Použitelná pro celočíselné hodnoty a hodnoty negenerického řetězce.

### \*EQ

Rovná se.

Použitelná pro celočíselné hodnoty a hodnoty negenerického řetězce.

### \*NE

Nerovná se.

Použitelná pro celočíselné hodnoty a hodnoty negenerického řetězce.

### \*E

Větší než nebo rovná se.

Použitelná pro celočíselné hodnoty a hodnoty negenerického řetězce.

### \*LE

Menší než nebo rovná se.

Použitelná pro celočíselné hodnoty a hodnoty negenerického řetězce.

### \*LK

Jako.

Použitelná pro hodnoty generického řetězce.

**\* NL**

Ne jako.

Použitelná pro hodnoty generického řetězce.

**\* PROC**

Obsahuje.

Použitelná pro hodnoty negenerického seznamu.

**\* EX**

Vylučuje.

Použitelná pro hodnoty negenerického seznamu.

**\* CTG**

Obsahuje generický.

Použitelná pro hodnoty generického seznamu.

**\* EXG.**

Vylučuje generický.

Použitelná pro hodnoty generického seznamu.

Klíčové slovo může mít jednu z následujících hodnot:

**\* AFINITA**

Příbuznost připojení.

Filtrační hodnota je jedna z následujících:

**\* UPŘEDNOSTŇOVÁNO**

Příbuznost preferovaného připojení.

**\* ŽÁDNÉ**

Žádná příbuznost připojení.

**\* ALTDAT**

Datum, kdy byla definice nebo informace naposledy změněna.

Filtrační hodnota je datum ve formátu rrrr-mm-dd.

**\* ALTTIME**

Čas, když byla definice nebo informace naposledy změněna.

Hodnota filtru je čas ve formátu hh:mm:ss.

**\* BATCHHB**

Interval prezenčního signálu dávky v milisekundách.

Hodnota filtru je celočíselný čas intervalu.

**\* BATCHINT**

Interval dávky v milisekundách.

Hodnota filtru je celočíselný čas intervalu.

**\* BATCHLIM**

Limit dávkového zpracování dat v kilobajtech.

Limit množství dat, která lze odeslat prostřednictvím kanálu.

**\* BATCHSIZE**

Velikost dávky.

Hodnota filtru je celočíselná velikost dávky.

**\* CLNTWGHT**

Váha připojení klienta.

Filtrační hodnota je celé číslo váhy kanálu klienta.

**\* CLUNL**

Seznam názvů klastru

Filtrační hodnota je seznam názvů klastru.

**\* KLASTR**

Klaster, ke kterému kanál náleží.

Filtrační hodnota je název klastru.

**\* CLWLRANK**

Úroveň vytížení klastru.

Filtrační hodnota je celočíselná úroveň.

**\* CLWLPRTY**

Priorita vytížení klastru.

Filtrační hodnota je celočíselná priorita.

**\* CLWLWGHT**

Váha vytížení klastru.

Hodnota filtru je celočíselná váha.

**\* COMPHDR**

Kompresa hlavičky.

Filtrační hodnota je jedna z následujících:

**\* ŽÁDNÉ**

Neprovádí se žádná komprese dat hlavičky.

**\* SYSTÉM**

Provádí se komprese dat hlavičky.

**\* COMPMSG**

Kompresa zprávy.

Filtrační hodnota je jedna z následujících:

**\* ŽÁDNÉ**

Neprovádí se žádná komprese dat zprávy.

**\* RLE**

Kompresa dat zprávy se provádí pomocí RLE.

**\* ZLIBHIGH**

Kompresa dat zprávy se provádí pomocí komprese ZLIB. Preferuje se vysoká úroveň komprese.

**\* ZLIBFAST**

Kompresa dat zprávy se provádí pomocí komprese ZLIB. Preferuje se rychlá komprese.

**\* ANY**

Může být použita libovolná technika komprese podporovaná správcem front.

**\* CONNAME**

Název vzdáleného připojení.

Hodnota filtru je řetězec názvu připojení.

**\* CVTMSG**

Zda je zpráva před odesláním konvertována.

Filtrační hodnota je jedna z následujících:

**\*YES**

Aplikační data ve zprávě se před odesláním konvertují.

**\*NO**

Aplikační data ve zprávě se před odesláním nekonvertují.

**\* DSCITV**

Interval odpojení v sekundách.

Hodnota filtru je celočíselný čas intervalu.

**\* HRTTINTVL**

Interval prezenčního signálu v sekundách.

Hodnota filtru je celočíselný čas intervalu.

**\* KINT**

Interval udržení aktivity v sekundách.

Hodnota filtru je celočíselný čas intervalu.

**\* ADRESA LOCLADDR**

Název lokálního připojení.

Hodnota filtru je řetězec názvu připojení.

**\* LONOSNI**

Počet dlouhých opakování.

Hodnota filtru je celočíselný počet.

**\* LONGMR**

Interval dlouhých opakování v sekundách.

Hodnota filtru je celočíselný čas intervalu.

**\* MAXINST**

Maximum instancí individuálního kanálu připojení k serveru.

Filtrační hodnota je celé číslo počtu instancí.

**\* MAXINSTC**

Maximum instancí individuálního kanálu připojení k serveru z jednotlivého klienta.

Filtrační hodnota je celé číslo počtu instancí.

**\* MAXMSGLEN**

Maximální délka zprávy.

Hodnota filtru je celočíselná délka.

**\* MCANAME**

Název agenta oznamovacího kanálu.

Hodnota filtru je název agenta.

**\* MCATYPE**

Zda by měl být program agenta oznamovacího kanálu spuštěn jako vlákno nebo jako proces.

Filtrační hodnota je jedna z následujících:

**\* PROCES**

Agent oznamovacího kanálu je spuštěn jako oddělený proces.

**\* PODPROCES**

Agent oznamovacího kanálu je spuštěn jako oddělené vlákno.

**\* MYCASUS**

Identifikátor uživatele agenta oznamovacího kanálu

Hodnota filtru je řetězec identifikátoru uživatele.

**\* MODENAME**

Název režimu architektury SNA.

Filtrační hodnota je řetězec názvu režimu.



**\* MONCHL**

Monitorování kanálu.

Filtrační hodnota je jedna z následujících:

**\* QMGR**

Shromažďování online monitorovacích dat je zděděno z nastavení atributu správce front MONCHL.

**\* VYPNUTO**

Shromažďování online monitorovacích dat je pro tento kanál vypnuto.

**\* NÍZKÉ**

Shromažďování monitorovacích dat je zapnuto s nízkým poměrem shromažďování dat.

**\* STŘEDNÍ**

Shromažďování monitorovacích dat je zapnuto se středním poměrem shromažďování dat.

**\* VYSOKÁ**

Shromažďování monitorovacích dat je zapnuto s vysokým poměrem shromažďování dat.

**\* MSGEXIT**

Název ukončení zprávy.

Hodnota filtru je název ukončení.

**\* MSGRTYDATA**

Uživatelská data ukončení opakování zprávy.

Hodnota filtru je řetězec uživatelských dat.

**\* MGRTYEXIT**

Název ukončení opakování zprávy.

Hodnota filtru je název ukončení.

**\* MSGRTYITV**

Interval opakování zprávy v sekundách.

Hodnota filtru je celočíselný čas intervalu.

**\* MSGRTYNBR**

Počet opakování zprávy.

Hodnota filtru je celočíselný počet opakování.

**\* MSGUSRDATA**

Uživatelská data ukončení zprávy.

Hodnota filtru je řetězec uživatelských dat.

**\* NETPRTY**

Priorita připojení do sítě v rozsahu 0 až 9.

Filtrační hodnota je celočíselná hodnota priority.

**\* NPMSPEED**

Zda kanál podporuje rychlé netrvalé zprávy.

Filtrační hodnota je jedna z následujících:

**\* RYCHLÉ**

Kanál podporuje rychlé netrvalé zprávy.

**\* NORMÁLNÍ**

Kanál nepodporuje rychlé netrvalé zprávy.

**\* PROPCTL**

Řízení vlastností zpráv.

Filtrační hodnota je jedna z následujících:

- \* COMPAT**  
Režim kompatibility.
- \* ŽÁDNÉ**  
Vzdálenému správci front nebyly odeslány žádné vlastnosti.
- \*ALL**  
Vzdálenému správci front byly odeslány všechny vlastnosti.
- \* PUTAUT**  
Zda se používá identifikátor uživatele v kontextové informaci.  
Filtrační hodnota je jedna z následujících:
  - \* DFT**  
Před vložením zprávy do cílové fronty se nekontroluje oprávnění.
  - \* CTX**  
Identifikátor uživatele v kontextové informaci se používá k zavedení oprávnění pro vložení zprávy.
- \* RCVEXIT**  
Název ukončení příjmu.  
Hodnota filtru je název ukončení.
- \* RCVUSRDATA**  
Uživatelská data ukončení příjmu.  
Hodnota filtru je řetězec uživatelských dat.
- \* SCYEXIT**  
Název ukončení zabezpečení.  
Hodnota filtru je název ukončení.
- \* SCYUSRDATA**  
Uživatelská data ukončení zabezpečení.  
Hodnota filtru je řetězec uživatelských dat.
- \* SEQNUMWRAP**  
Maximální pořadové číslo zprávy.  
Hodnota filtru je celočíselné pořadové číslo.
- \* SHRECNV**  
Počet sdílených konverzací přes soket TCP/IP.  
Filtrační hodnota je celé číslo počtu sdílených konverzací.
- \* SHORTRTY**  
Počet krátkých opakování.  
Hodnota filtru je celočíselný počet.
- \* SHORTMR**  
Interval krátkého opakování v sekundách.  
Hodnota filtru je celočíselný čas intervalu.
- \* SNDEXIT**  
Název ukončení odeslání.  
Hodnota filtru je název ukončení.
- \* SNUSRDATA**  
Uživatelská data ukončení odeslání.  
Hodnota filtru je řetězec uživatelských dat.
- \* SSLCAUTH**  
Zda by kanál měl provádět ověření klienta pomocí SSL.

Filtrační hodnota je jedna z následujících:

**\* POŽADOVÁNO**

Ověření klienta je požadováno.

**\* VOLITELNÉ**

Ověření klienta je volitelné.

**\* SSLCIPH**

CipherSpec používaná při vyjednávání kanálu pomocí SSL.

Hodnota filtru je název CipherSpec.

**\* SSLPEER**

Název rovnocenného uzlu X500 použitého při vyjednávání kanálu pomocí SSL.

Hodnota filtru je název rovnocenného uzlu.

**\* STATCHL**

Statistika kanálu.

Filtrační hodnota je jedna z následujících:

**\* QMGR**

Shromažďování statistických dat je zděděno z nastavení atributu správce front STATCHL.

**\* VYPNUTO**

Shromažďování statistických dat je pro tento kanál vypnuto.

**\* NÍZKÉ**

Shromažďování statistických dat je zapnuto s nízkým poměrem shromažďování dat.

**\* STŘEDNÍ**

Shromažďování statistických dat je zapnuto se středním poměrem shromažďování dat.

**\* VYSOKÁ**

Shromažďování statistických dat je zapnuto s vysokým poměrem shromažďování dat.

**\* TEXT**

Popisný komentář.

Hodnota filtru je textový popis kanálu.

**\* TGTMQNAME**

Název cílového správce front.

Filtrační hodnota je cílový správce front kanálu.

**\* TMQNAME**

Název přenosové fronty.

Filtrační hodnota je název fronty.

**\* NÁZEV TPNAME**

Název programu transakce architektury SNA.

Filtrační hodnota je řetězec názvu programu.

**\* TRPTYPE**

Typ přenosu.

Filtrační hodnota je jedna z následujících:

**\* TCP**

TCP (Transmission Control Protocol) / protokol Internetu (TCP/IP).

**\* LU62**

SNA LU 6.2.

**\* ID UŽIVATELE**

Identifikátor uživatele úlohy.

Hodnota filtru je řetězec identifikátoru uživatele.

## Příklady

Není

## Chybové zprávy

Neznámý

## Práce se stavem kanálu MQ (WRKMQMCHST)

### Kde je povoleno spustit

Všechna prostředí (\*ALL)

### Bezpečnost podprocesů

Ano

Příkaz Práce se stavem kanálu MQ (WRKMQMCHST) vám umožňuje pracovat se stavem jedné nebo více definic kanálu.

## Parametry

Klíčové slovo	Popis	Volby	Notes
<u>CHLNAME</u>	Název kanálu	Hodnota znaku, <b>*ALL</b>	Volitelné, Poziční 1
<u>CONNNAME</u>	Název připojení	Hodnota znaku, <b>*ALL</b>	Volitelné, Poziční 2
<u>TMQNAME</u>	Jméno přenosové fronty	Hodnota znaku, <b>*ALL</b>	Volitelné, Poziční 3
<u>MQMNAME</u>	Název správce front zpráv	Hodnota znaku, <b>*DFT</b>	Volitelné, Poziční 4
<u>CHLSTS</u>	Stav kanálu	<b>*ALL</b> , *SAVED, *CURRENT	Volitelné, Poziční 5
<u>kde:</u>	Příkaz filtru	Jednoduché hodnoty: <b>*NONE</b> Ostatní hodnoty: <i>Seznam prvků</i>	Volitelné, Poziční 6
	Prvek 1: Klíčové slovo filtru	* CHLSTS, * CHLTYPE, * COMPHDR, * COMPMSG, * CONNAME, * INCONVERSION, * INDMSGs, * INDSEQNO, * LSTSEQNO, * MONCHL, * RMMMOMNAME, * RMTVERSION, * SHARECNV, * STATUS, * SUBSTATE, * TMQNAME, * XQMSGSA, * LSTMSGDATE, * LSTMSGTIME, * MSGS	
	Prvek 2: Operátor filtru	*GT, *LT, *EQ, *NE, *GE, *LE, *LK, *NL, *CT, *EX, *CTG, *EXG	
	Prvek 3: Hodnota filtru	Hodnota znaku	

## Název kanálu (CHLNAME)

Uvádí název definice kanálu.

Možné hodnoty jsou:

### **\*ALL**

Jsou zvoleny všechny definice kanálu.

### **generický-název-kanálu**

Uvedte generický název definic kanálu, které se mají zvolit. Generické jméno je znakový řetězec následován hvězdičkou (\*). Například ABC\* vybere všechny definice kanálu, které mají názvy začínající na řetězec znaků.

Doporučuje se, abyste požadovaný název uvedli v uvozovkách. Zajistíte, že výběr bude přesně odpovídat vašemu zadání.

Nemůžete vybrat všechna velká a malá verze generického názvu na jednom panelu, aniž byste požadovali všechny názvy.

### **název-kanálu**

Uvedte název definice kanálu.

## Název připojení (CONNNAME)

Uvádí název počítače k připojení.

Možné hodnoty jsou:

### **\*ALL**

Jsou zvoleny všechny kanály.

### **generický-název-připojení**

Uvedte generický název připojení požadovaných kanálů.

### **jméno-připojení**

Uvedte název připojení požadovaných kanálů.

## Název přenosové fronty (TMQNAME)

Uvádí název přenosové fronty.

Možné hodnoty jsou:

### **\*ALL**

Jsou zvoleny všechny přenosové fronty.

### **generický-název-přenosové-fronty**

Uvedte generický název přenosové fronty.

### **název-přenosové-fronty**

Uvedte název přenosové fronty. Název přenosové fronty je požadován, pokud je typ definice kanálu (CHLTYPE) \*SDR nebo \*SVR.

## Název správce front zpráv (MQMNAME)

Uvádí název správce front zpráv.

Možné hodnoty jsou:

### **\* DFT**

Použije se výchozí správce front. Pokud nemáte na systému definovaného výchozího správce front, příkaz selže.

### **jméno-správce-front-zpráv**

Název správce front zpráv.

## Stav kanálu (CHLSTS)

Uvádí typ stavu kanálu, který se má zobrazit.

Možné hodnoty jsou:

### **\*SAVED**

Je zobrazen pouze uložený stav kanálu. Stav není uložen, dokud je trvalá zpráva přenášena kanálem, nebo dokud není netrvalá zpráva přenesena s NPMSPEED NORMAL. Protože je stav uložen na konci každé dávky, nemá kanál uložen žádný stav, dokud nebyla přenesena alespoň jedna dávka.

### **\*CURRENT**

Je zobrazen pouze aktuální stav kanálu. Používá se pro kanály, které byly spuštěny, nebo na kterých byl klient připojen, a které nebyly normálně dokončeny nebo odpojeny. Data aktuálního stavu jsou aktualizována, jak jsou zprávy odesílány nebo přijímány.

### **\*ALL**

Je zobrazen jak uložený tak aktuální stav kanálu.

## Příkaz filtru (WHERE)

Tento parametr lze použít k selektivnímu zobrazení pouze kanálů s konkrétními atributy stavu kanálu.

Tento parametr má tři argumenty, klíčové slovo, operátor a hodnotu.

Generické řetězce jsou povoleny pro hodnoty, které jsou názvy.

Operátor může mít jednu z následujících hodnot:

### **\*GT**

Větší než.

Použitelná pro celočíselné hodnoty a hodnoty negenerického řetězce.

### **\*LT**

Menší než.

Použitelná pro celočíselné hodnoty a hodnoty negenerického řetězce.

### **\*EQ**

Rovná se.

Použitelná pro celočíselné hodnoty a hodnoty negenerického řetězce.

### **\*NE**

Nerovná se.

Použitelná pro celočíselné hodnoty a hodnoty negenerického řetězce.

### **\*E**

Větší než nebo rovná se.

Použitelná pro celočíselné hodnoty a hodnoty negenerického řetězce.

### **\*LE**

Menší než nebo rovná se.

Použitelná pro celočíselné hodnoty a hodnoty negenerického řetězce.

### **\*LK**

Jako.

Použitelná pro hodnoty generického řetězce.

### **\*NL**

Ne jako.

Použitelná pro hodnoty generického řetězce.

**\* PROC**

Obsahuje.

Použitelná pro hodnoty negenerického seznamu.

**\* EX**

Vylučuje.

Použitelná pro hodnoty negenerického seznamu.

**\* CTG**

Obsahuje generický.

Použitelná pro hodnoty generického seznamu.

**\* EXG.**

Vylučuje generický.

Použitelná pro hodnoty generického seznamu.

Klíčové slovo může mít jednu z následujících hodnot:

**\* CHLSTS**

Typ stavu kanálu.

Filtrační hodnota je jedna z následujících:

**\*CURRENT**

Aktuální stav pro aktivní kanál.

**\*SAVED**

Uložený stav pro aktivní nebo neaktivní kanál.

**\* CHLORYPE**

Typ kanálu.

Filtrační hodnota je jedna z následujících:

**\*SDR**

Kanál odesílatele.

**\*SVR**

Kanál serveru.

**\*RCVR**

Kanál příjemce.

**\*RQSTR**

Kanál žadatele.

**\*CLUSSDR**

Kanál odesílatele klastru.

**\*CLUSRCVR**

Kanál příjemce klastru.

**\*SVRCN**

Kanál připojení serveru.

**\* COMPHDR**

Zda kanál provádí kompresi dat hlavičky.

Filtrační hodnota je jedna z následujících:

**\* ŽÁDNÉ**

Neprovádí se žádná komprese dat hlavičky.

**\* SYSTÉM**

Provádí se komprese dat hlavičky.

**\* COMPMSG**

Zda kanál provádí kompresi dat zprávy.

Filtrační hodnota je jedna z následujících:

**\* ŽÁDNÉ**

Neprovádí se žádná komprese dat zprávy.

**\* RLE**

Komprese dat zprávy se provádí pomocí RLE.

**\* ZLIBHIGH**

Komprese dat zprávy se provádí pomocí komprese ZLIB. Preferuje se vysoká úroveň komprese.

**\* ZLIBFAST**

Komprese dat zprávy se provádí pomocí komprese ZLIB. Preferuje se rychlá komprese.

**\* CONNAME**

Název připojení kanálu.

Hodnota filtru je řetězec názvu připojení.

**\* NEOVĚŘENÝ**

Zda v síti existují některé zprávy, které vyvolávají pochybnosti.

Filtrační hodnota je buď \*NO, nebo \*YES.

**\* INDMSGS**

Počet nejistých zpráv.

Filtrační hodnota je celočíselný počet zpráv.

**\* INDSEQNO**

Pořadové číslo zprávy, která vyvolává pochybnosti.

Hodnota filtru je celočíselné pořadové číslo.

**\* LSTMSGTIME**

Čas, kdy byla tato zpráva zaslána do kanálu.

Hodnota filtru je čas ve formátu hh:mm:ss.

**\* LSTMSGDATE**

Datum, kdy byla tato zpráva zaslána do kanálu.

Hodnota filtru je datum ve formátu rrrr-mm-dd

**\* LSTSEQNO**

Pořadové číslo poslední zprávy.

Hodnota filtru je celočíselné pořadové číslo.

**\* MONCHL**

Aktuální úroveň kolekce dat monitorování pro příslušný kanál.

Filtrační hodnota je jedna z následujících:

**\* ŽÁDNÉ**

Nejsou shromažďována žádná monitorovací data.

**\* NÍZKÉ**

Je shromažďováno nízké procento monitorovacích dat.

**\* STŘEDNÍ**

Je shromažďováno střední procento monitorovacích dat.

**\* VYSOKÁ**

Je shromažďováno vysoké procento monitorovacích dat.

**\* ZPRÁVY**

Počet zpráv, které byly zaslány do kanálu.

Filtrační hodnota je celočíselný počet zpráv.



**\*RMTMQMNAME**

Vzdálený správce front zpráv.

Filtrační hodnota je název správce front zpráv.

**\* RMTVERSION**

Verze vzdáleného partnera.

Filtrační hodnota je celočíselný formát verze vzdáleného partnera.

**\* SHRECNV**

Počet sdílených konverzací přes soket TCP/IP.

Filtrační hodnota je celé číslo počtu sdílených konverzací.

**\* STAV**

Stav kanálu.

Filtrační hodnota je jedna z následujících:

**\* VAZBA**

Kanál zavádí relaci.

**\* NEAKTIVNÍ**

Kanál dokončil zpracování normálně, nebo nebyl nikdy spuštěn.

**\* INICIALIZACE**

Iniciátor kanálu se pokouší kanál spustit.

**\* POZASTAVENO**

Kanál čeká na interval opakování zprávy.

**\* POŽADUJE**

Kanál byl žádán o spuštění.

**\* OPAKOVÁNÍ**

Předchozí pokus zavést připojení selhal. Kanál se znovu pokusí o připojení po uvedeném intervalu.

**\* SPUŠTĚNÝ**

Kanál přenáší, nebo je připraven přenášet data.

**\* SPUŠTĚNÍ**

Kanál je připraven na navazování spojení s cílovou sběrnici MCA.

**\* ZASTAVENO**

Kanál byl zastaven.

**\* ZASTAVENÍ**

Kanál byl žádán o zastavení.

**\* PŘEPÍNÁNÍ**

Kanál přepíná přenosové fronty.

**\* DÍLČÍ STAV**

Podstav kanálu.

Filtrační hodnota je jedna z následujících:

**\* KONC\_DÁVKA**

Konec dávkového zpracování.

**\* ODESLÁNÍ**

Odesílání dat.

**\* PŘÍJEM**

Příjem dat.

**\* SERIALIZACE**

Serializace s partnerským kanálem.

**\* RESYNCH**

Resynchronizace s partnerským kanálem.

- \* **SYNCHRONIZAČNÍ SIGNÁL**  
Zpracování prezenčního signálu.
- \* **SCYEXIT**  
Zpracování ukončení zabezpečení.
- \* **RCVEXIT**  
Zpracování ukončení příjmu.
- \* **SENDEXIT**  
Zpracování ukončení odeslání.
- \* **MSGEXIT**  
Zpracování ukončení zprávy.
- \* **MREXIT**  
Zpracování ukončení opakování zprávy.
- \* **CHADEXIT**  
Zpracování ukončení automatické definice kanálu.
- \* **SÍŤOVÉ PŘIPOJENÍ**  
Připojování ke vzdálenému počítači.
- \* **SSLHANDSHK**  
Ustanovení připojení SSL.
- \* **SERVER NÁZVŮ**  
Požadování informace od serveru názvů.
- \* **MQPUT**  
Zpracování MQPUT.
- \* **MQGET**  
Zpracování MQGET.
- \* **MQICALL**  
Zpracování volání MQI.
- \* **COMPRESS**  
Komprimace nebo extrakce dat.
- \* **TMQNAME**  
Přenosová fronta kanálu.  
  
Filtrační hodnota je název fronty.
- \* **XQMSGSA**  
Počet zpráv čekajících na přenosové frontě dostupné pro MQGET. Toto pole je platné pro kanály odesílatele klastru.  
  
Filtrační hodnota je celočíselný počet zpráv.

## Příklady

Není

## Chybové zprávy

Neznámý

## Práce s klastry MQ (WRKMQMCL)

### Kde je povoleno spustit

Všechna prostředí (\*ALL)

### Bezpečnost podprocesů

Ano

Příkaz Práce s klastry MQ , **WRKMQCL** vám umožňuje pracovat s více definicemi správce front klastru, které jsou definovány na lokálním správci front.

## Parametry

<i>Tabulka 54. WRKMQCL parametry</i>			
<b>Klíčové slovo</b>	<b>Popis</b>	<b>Volby</b>	<b>Notes</b>
<u>CLUSQMGR</u>	Název správce front klastru	<i>Hodnota znaku, *ALL</i>	Volitelné, Poziční 1
<u>MQMNAME</u>	Název správce front zpráv	<i>Hodnota znaku, *DFT</i>	Volitelné, Poziční 2

Tabulka 54. **WRKMQMCL** parametry (pokračování)

Klíčové slovo	Popis	Volby	Notes
<u>kde:</u>	Příkaz filtru	Jednoduché hodnoty: <b>*NONE</b> Ostatní hodnoty: <i>Seznam prvků</i>	Volitelné, Poziční 3
	Prvek 1: Klíčové slovo filtru	* ALTDATA, * ALTTIME, * BATCHHB, * BATCHINT, * BATCHLIM, * BATCHSIZE, * CHLNAME, * CLUDDATE, * CLUSMGR, * CLUSTER, * CONMSG, * CVTMSG, * HRTGLEN, * COMPITV, * MSGEXIT, * MSCGRTYDATA, * MGRTYRUPT, * MSGEXIT, * NETPRTY, * NPMSPEED, * MPRTY, * QMID, * NETPRUT, * NPMSPEED, * PUTAUT, * RCVEXIT DATA, * SCYEXIT, * SCYUSRDATA, * SEQNUMWRAP, * SCYUSRDATA, * SEQNUMWRAP, * SHORTRTY, * SEQNUMWRAP, * SHORTRTY, * SEQNUMWRAP, * SHORTRTY, * SEQNUMWRAP, * SHORTTY, * SHORTTHMR, * SCYUSRDATA, * SEQNUMWRAP, * SHORTRTY, * SEQNUMWRAP, * SHORTRTY, * SEQNUMWRAP, * SHORTTY, * SHORTTHMR, * SCYUSRDATA, * SEQNUMWRAP, * SHORTRTY, * SEQNUMWRAP, * SHORTRTY, * POŘAD.TFOTM; * SNDEXIT, * SNDUSRDATA, * SSLCAUTH, * SSLCIPH, * SSLPEER, * STATCHL, * STATUS, * SUSPEND, * TEXT, * TRPTYPE, * USERID, * XMITQ	
	Prvek 2: Operátor filtru	*GT, *LT, *EQ, *NE, *GE, *LE, *LK, *NL, *CT, *EX, *CTG, *EXG	
	Prvek 3: Hodnota filtru	Hodnota znaku	

## Název správce front klastru (CLUSQMGR)

Určuje název nebo názvy definic správce front klastru.

### \*ALL

Jsou vybrány všechny definice správce front klastru.

### generický-název-správce-front-klastru

Zadejte generický název definic správce front klastru MQ . Generické jméno je řetězec znaků následovaný hvězdičkou (\*) > Například ABC\*, vybere všechny definice správce front klastru, které mají názvy začínající na řetězec znaků. Doporučuje se, abyste požadovaný název uvedli v uvozovkách. Zajistíte, že výběr bude přesně odpovídat vašemu zadání. Nemůžete vybrat všechna velká a malá verze generického názvu na jednom panelu, aniž byste požadovali všechny názvy.

### název-správce-front-klastru

Zadejte název definice správce front klastru MQ .

## Název správce front zpráv (MQMNAME)

Uvádí název správce front.

### \* DFT

Použít výchozího správce front.

### jméno-správce-front

Uveďte název správce front.

## Příkaz filtru (WHERE)

Tento parametr lze použít k selektivnímu zobrazení pouze těch správců front klastru s konkrétními atributy.

Parametr má tři argumenty, klíčové slovo, operátor a hodnotu.

Generické řetězce jsou povoleny pro hodnoty, které jsou názvy.

Operátor může mít jednu z následujících hodnot:

### \*GT

Větší než.

Použitelná pro celočíselné hodnoty a hodnoty negenerického řetězce.

### \* LT

Menší než.

Použitelná pro celočíselné hodnoty a hodnoty negenerického řetězce.

### \* EQ

Rovná se.

Použitelná pro celočíselné hodnoty a hodnoty negenerického řetězce.

### \* NE

Nerovná se.

Použitelná pro celočíselné hodnoty a hodnoty negenerického řetězce.

### \* E

Větší než nebo rovná se.

Použitelná pro celočíselné hodnoty a hodnoty negenerického řetězce.

### \* LE

Menší než nebo rovná se.

Použitelná pro celočíselné hodnoty a hodnoty negenerického řetězce.

**\* LK**

Jako.

Použitelná pro hodnoty generického řetězce.

**\* NL**

Ne jako.

Použitelná pro hodnoty generického řetězce.

**\* PROC**

Obsahuje.

Použitelná pro hodnoty negenerického seznamu.

**\* EX**

Vylučuje.

Použitelná pro hodnoty negenerického seznamu.

**\* CTG**

Obsahuje generický.

Použitelná pro hodnoty generického seznamu.

**\* EXG.**

Vylučuje generický.

Použitelná pro hodnoty generického seznamu.

Klíčové slovo může mít jednu z následujících hodnot:

**\* ALTDAT**

Datum, kdy byla definice nebo informace naposledy změněna.

Filtrační hodnota je datum ve formátu rrrr-mm-dd.

**\* ALTTIME**

Čas, když byla definice nebo informace naposledy změněna.

Hodnota filtru je čas ve formátu hh:mm:ss.

**\* BATCHHB**

Interval prezenčního signálu dávky v milisekundách.

Hodnota filtru je celočíselný čas intervalu.

**\* BATCHINT**

Interval dávky v milisekundách.

Hodnota filtru je celočíselný čas intervalu.

**\* BATCHLIM**

Limit dávkového zpracování dat v kilobajtech.

Limit množství dat, která lze odeslat prostřednictvím kanálu.

**\* BATCHSIZE**

Velikost dávky.

Hodnota filtru je celočíselná velikost dávky.

**\* KANÁL**

Název kanálu správce front klastru.

Filtrační hodnota je název kanálu.

**\* CLUSTDATE**

Datum, kdy byla definice zpřístupněna lokálnímu správci front.

Filtrační hodnota je datum ve formátu rrrr-mm-dd.

**\* CLUSTMGR**

Název správce front klastru.

Filtrační hodnota je název správce front klastru.

**\* KLASTR**

Klastr, do kterého patří správce front klastru.

Filtrační hodnota je název klastru.

**\* VČETNĚ ČASU**

Čas, kdy byla definice zpřístupněna lokálnímu správci front.

Hodnota filtru je čas ve formátu hh:mm:ss.

**\* CLWLRANK**

Úroveň vytížení klastru.

Filtrační hodnota je celočíselná úroveň.

**\* CLWLPRTY**

Priorita vytížení klastru.

Filtrační hodnota je celočíselná priorita.

**\* CLWLWGHT**

Váha vytížení klastru.

Hodnota filtru je celočíselná váha.

**\* COMPHDR**

Kompresa hlavičky.

Filtrační hodnota je jedna z následujících:

**\* ŽÁDNÉ**

Neprovádí se žádná komprese dat hlavičky.

**\* SYSTÉM**

Provádí se komprese dat hlavičky.

**\* COMPMSG**

Kompresa zprávy.

Filtrační hodnota je jedna z následujících:

**\* ŽÁDNÉ**

Neprovádí se žádná komprese dat zprávy.

**\* RLE**

Kompresa dat zprávy se provádí pomocí RLE.

**\* ZLIBHIGH**

Kompresa dat zprávy se provádí pomocí komprese ZLIB. Preferuje se vysoká úroveň komprese.

**\* ZLIBFAST**

Kompresa dat zprávy se provádí pomocí komprese ZLIB. Preferuje se rychlá komprese.

**\* ANY**

Může být použita libovolná technika komprese podporovaná správcem front.

**\* CONNAME**

Název vzdáleného připojení.

Hodnota filtru je řetězec názvu připojení.

**\* CVTMSG**

Určuje, zda má být zpráva před přenosem převedena.

Filtrační hodnota je jedna z následujících:

- \*YES**  
Aplikační data ve zprávě se před odesláním konvertují.
- \*NO**  
Aplikační data ve zprávě se před odesláním nekonvertují.
- \* DFNTYPE**  
Jak byl definován kanál klastru.  
Filtrační hodnota je jedna z následujících:
  - \*CLUSSDR**  
Jako odesílací kanál klastru z explicitní definice.
  - \* CLUSDRA**  
Jako odesílací kanál klastru samodefinicí samostatně.
  - \* CLUSDRB**  
Jako odesílací kanál klastru podle automatické definice a explicitní definice.
  - \*CLUSRCVR**  
Jako přijímací kanál klastru z explicitní definice.
- \* DSCITV**  
Interval odpojení v sekundách.  
Hodnota filtru je celočíselný čas intervalu.
- \* HRTTINTVL**  
Interval prezenčního signálu v sekundách.  
Hodnota filtru je celočíselný čas intervalu.
- \* KINT**  
Interval udržení aktivity v sekundách.  
Hodnota filtru je celočíselný čas intervalu.
- \* ADRESA LOCLADDR**  
Název lokálního připojení.  
Hodnota filtru je řetězec názvu připojení.
- \* LONOSNI**  
Počet dlouhých opakování.  
Hodnota filtru je celočíselný počet.
- \* LONGMR**  
Interval dlouhých opakování v sekundách.  
Hodnota filtru je celočíselný čas intervalu.
- \* MAXMSGLEN**  
Maximální délka zprávy.  
Hodnota filtru je celočíselná délka.
- \* MCANAME**  
Název agenta oznamovacího kanálu.  
Hodnota filtru je název agenta.
- \* MCATYPE**  
Zda by měl být program agenta oznamovacího kanálu spuštěn jako vlákno nebo jako proces.  
Filtrační hodnota je jedna z následujících:
  - \* PROCES**  
Agent oznamovacího kanálu je spuštěn jako oddělený proces.



- \* PODPROCES**  
Agent oznamovacího kanálu je spuštěn jako oddělené vlákno.
- \* MYCASUS**  
Identifikátor uživatele agenta oznamovacího kanálu  
Hodnota filtru je řetězec identifikátoru uživatele.
- \* MONCHL**  
Monitorování kanálu.  
Filtrovní hodnota je jedna z následujících:
  - \* QMGR**  
Shromažďování online monitorovacích dat je zděděno z nastavení atributu správce front MONCHL.
  - \* VYPNUTO**  
Shromažďování online monitorovacích dat je pro tento kanál vypnuto.
  - \* NÍZKÉ**  
Shromažďování monitorovacích dat je zapnuto s nízkým poměrem shromažďování dat.
  - \* STŘEDNÍ**  
Shromažďování monitorovacích dat je zapnuto se středním poměrem shromažďování dat.
  - \* VYSOKÁ**  
Shromažďování monitorovacích dat je zapnuto s vysokým poměrem shromažďování dat.
- \* MSGEXIT**  
Název ukončení zprávy.  
Hodnota filtru je název ukončení.
- \* MSGRTYDATA**  
Uživatelská data ukončení opakování zprávy.  
Hodnota filtru je řetězec uživatelských dat.
- \* MGRTYEXIT**  
Název ukončení opakování zprávy.  
Hodnota filtru je název ukončení.
- \* MSGRTYITV**  
Interval opakování zprávy v sekundách.  
Hodnota filtru je celočíselný čas intervalu.
- \* MSGRTYNBR**  
Počet opakování zprávy.  
Hodnota filtru je celočíselný počet opakování.
- \* MSGUSRDATA**  
Uživatelská data ukončení zprávy.  
Hodnota filtru je řetězec uživatelských dat.
- \* NETPRTY**  
Priorita síťového připojení v rozsahu 0 až 9.  
Filtrovní hodnota je celočíselná hodnota priority.
- \* NPMSPEED**  
Zda kanál podporuje rychlé netrvalé zprávy.  
Filtrovní hodnota je jedna z následujících:
  - \* RYCHLÉ**  
Kanál podporuje rychlé netrvalé zprávy.

- \* NORMÁLNÍ**  
Kanál nepodporuje rychlé netrvalé zprávy.
- \* PUTAUT**  
Zda by měl být použit identifikátor uživatele v informacích o kontextu.  
Filtrační hodnota je jedna z následujících:
  - \* DFT**  
Před vložením zprávy do cílové fronty se nekontroluje oprávnění.
  - \* CTX**  
Identifikátor uživatele v kontextové informaci se používá k zavedení oprávnění pro vložení zprávy.
- \* QMID**  
Interně generovaný jedinečný název správce front klastru.  
Filtrační hodnota je jedinečný název.
- \* QMTYPE**  
Funkce správce front klastru v klastru.  
Filtrační hodnota je jedna z následujících:
  - \* REPO OPERACE**  
Poskytuje úplnou službu úložiště.
  - \* NORMÁLNÍ**  
Neposkytuje úplnou službu úložiště.
- \* RCVEXIT**  
Název ukončení příjmu.  
Hodnota filtru je název ukončení.
- \* RCVUSRDATA**  
Uživatelská data ukončení příjmu.  
Hodnota filtru je řetězec uživatelských dat.
- \* SCYEXIT**  
Název ukončení zabezpečení.  
Hodnota filtru je název ukončení.
- \* SCYUSRDATA**  
Uživatelská data ukončení zabezpečení.  
Hodnota filtru je řetězec uživatelských dat.
- \* SEQNUMWRAP**  
Maximální pořadové číslo zprávy.  
Hodnota filtru je celočíselné pořadové číslo.
- \* SHORTRTY**  
Počet krátkých opakování.  
Hodnota filtru je celočíselný počet.
- \* SHORTMR**  
Interval krátkého opakování v sekundách.  
Hodnota filtru je celočíselný čas intervalu.
- \* SNDEXIT**  
Název ukončení odeslání.  
Hodnota filtru je název ukončení.
- \* SNUSRDATA**  
Uživatelská data ukončení odeslání.

Hodnota filtru je řetězec uživatelských dat.

**\* SSLCAUTH**

Zda by kanál měl provádět ověření klienta pomocí SSL.

Filtrační hodnota je jedna z následujících:

**\* POŽADOVÁNO**

Ověření klienta je požadováno.

**\* VOLITELNÉ**

Ověření klienta je volitelné.

**\* SSLCIPH**

CipherSpec používaná při vyjednávání kanálu pomocí SSL.

Hodnota filtru je název CipherSpec.

**\* SSLPEER**

Název rovnocenného uzlu X500 použitého při vyjednávání kanálu pomocí SSL.

Hodnota filtru je název rovnocenného uzlu.

**\* STATCHL**

Statistika kanálu.

Filtrační hodnota je jedna z následujících:

**\* QMGR**

Shromažďování statistických dat je zděděno z nastavení atributu správce front STATCHL.

**\* VYPNUTO**

Shromažďování statistických dat je pro tento kanál vypnuto.

**\* NÍZKÉ**

Shromažďování statistických dat je zapnuto s nízkým poměrem shromažďování dat.

**\* STŘEDNÍ**

Shromažďování statistických dat je zapnuto se středním poměrem shromažďování dat.

**\* VYSOKÁ**

Shromažďování statistických dat je zapnuto s vysokým poměrem shromažďování dat.

**\* STAV**

Aktuální stav kanálu pro tohoto správce front klastru.

Filtrační hodnota je jedna z následujících:

**\* SPUŠTĚNÍ**

Kanál čeká na aktivaci.

**\* VAZBA**

Kanál provádí dohadování kanálu.

**\* NEAKTIVNÍ**

Kanál není aktivní.

**\* INICIALIZACE**

Iniciátor kanálu se pokouší kanál spustit.

**\* SPUŠTĚNÝ**

Kanál buď přenáší zprávy, nebo čeká na příchod zpráv do přenosové fronty.

**\* ZASTAVENÍ**

Probíhá ukončování činnosti kanálu nebo byl přijat požadavek na zavření.

**\* OPAKOVÁNÍ**

Předchozí pokus zavést připojení selhal. Agent MCA se znovu pokusí o připojení po uplynutí zadaného časového intervalu.

**\* POZASTAVENO**

Kanál čeká na dokončení intervalu opakování zprávy před zopakováním operace MQPUT.

**\* ZASTAVENO**

Kanál byl buď ručně zastaven, nebo byl dosažen limit opakování.

**\* POŽADUJE**

Lokální žadatelský kanál požaduje služby ze vzdáleného agenta MCA.

**\* POZASTAVENÍ**

Zda je tento správce front klastru pozastaven z klastru nebo ne.

Filtrační hodnota je buď \*NO, nebo \*YES.

**\* TEXT**

Popisný komentář.

Hodnota filtru je textový popis kanálu.

**\* TMQNAME**

Název přenosové fronty.

Filtrační hodnota je název fronty.

**\* ID UŽIVATELE**

Identifikátor uživatele úlohy.

Hodnota filtru je řetězec identifikátoru uživatele.

**\* XMITQ**

Název přenosové fronty klastru.

Filtrační hodnota je řetězec názvu přenosové fronty.

## Práce s frontami klastru MQ (WRKMQMCLQ)

**Kde je povoleno spustit**

Všechna prostředí (\*ALL)

**Bezpečnost podprocesů**

Ano

Příkaz Práce s frontami klastru MQ (WRKMQMCLQ) vám umožňuje pracovat s frontami klastru, které jsou definovány na lokálním správci front.

### Parametry

Klíčové slovo	Popis	Volby	Notes
<u>QNAME</u>	Název fronty	Hodnota znaku, *ALL	Volitelné, Poziční 1
<u>MQMNAME</u>	Název správce front zpráv	Hodnota znaku, *DFT	Volitelné, Poziční 2
<u>Klastr</u>	Název klastru	Hodnota znaku, *ALL	Volitelné, Poziční 3

Klíčové slovo	Popis	Volby	Notes
kde:	Příkaz filtru	Jednoduché hodnoty: <b>*NONE</b> Ostatní hodnoty: <i>Seznam prvků</i>	Volitelné, Poziční 4
	Prvek 1: Klíčové slovo filtru	* ALTDATA, * ALTTIME, * CLUDATE, * CLUCQMGR, * CLUQTYPE, * CLUSTER, * CLUSITIME, * DEFBIND, * DFTSMGPST, * DFTPTY, * PUTENBL, * QMID, * TEXT	
	Prvek 2: Operátor filtru	*GT, *LT, *EQ, *NE, *GE, *LE, *LK, *NL, *CT, *EX, *CTG, *EXG	
	Prvek 3: Hodnota filtru	Hodnota znaku	

## Název fronty (QNAME)

Uvádí název nebo názvy definic front klastru.

### \*ALL

Jsou vybrány všechny definice front klastru.

### generický-název-fronty

Zadejte generický název definic front klastru MQ . Generické jméno je znakový řetězec následován hvězdičkou (\*). Například ABC\* vybere všechny definice front klastru, které mají názvy začínající na řetězec znaků. Doporučuje se, abyste požadovaný název uvedli v uvozovkách. Zajistíte, že výběr bude přesně odpovídat vašemu zadání. Nemůžete vybrat všechna velká a malá verze generického názvu na jednom panelu, aniž byste požadovali všechny názvy.

### jméno-fronty

Zadejte název definice fronty klastru MQ .

## Název správce front zpráv (MQMNAME)

Uvádí název správce front.

### \* DFT

Použít výchozího správce front.

### jméno-správce-front

Uvedte název správce front.

## Název klastru (CLUSTER)

Uvádí název klastru.

### \*ALL

Jsou vybrány všechny definice klastru.

### generický-název-klastru

Zadejte generický název definic klastru MQ . Generické jméno je znakový řetězec následován hvězdičkou (\*). Například ABC\* vybere všechny definice klastrů, které mají názvy začínající na řetězec znaků. Doporučuje se, abyste požadovaný název uvedli v uvozovkách. Zajistíte, že výběr bude přesně odpovídat vašemu zadání. Nemůžete vybrat všechna velká a malá verze generického názvu na jednom panelu, aniž byste požadovali všechny názvy.

### jméno-klastru

Zadejte název definice klastru MQ .

## Příkaz filtru (WHERE)

Tento parametr lze použít k selektivnímu zobrazení pouze těch front klastru s konkrétními atributy fronty klastru.

Parametr má tři argumenty, klíčové slovo, operátor a hodnotu.

Generické řetězce jsou povoleny pro hodnoty, které jsou názvy.

Operátor může mít jednu z následujících hodnot:

### \*GT

Větší než.

Použitelná pro celočíselné hodnoty a hodnoty negenerického řetězce.

### \*LT

Menší než.

Použitelná pro celočíselné hodnoty a hodnoty negenerického řetězce.

### \*EQ

Rovná se.

Použitelná pro celočíselné hodnoty a hodnoty negenerického řetězce.

### \*NE

Nerovná se.

Použitelná pro celočíselné hodnoty a hodnoty negenerického řetězce.

### \*E

Větší než nebo rovná se.

Použitelná pro celočíselné hodnoty a hodnoty negenerického řetězce.

### \*LE

Menší než nebo rovná se.

Použitelná pro celočíselné hodnoty a hodnoty negenerického řetězce.

### \*LK

Jako.

Použitelná pro hodnoty generického řetězce.

### \*NL

Ne jako.

Použitelná pro hodnoty generického řetězce.

### \*PROC

Obsahuje.

Použitelná pro hodnoty negenerického seznamu.

### \*EX

Vylučuje.

Použitelná pro hodnoty negenerického seznamu.

### \*CTG

Obsahuje generický.

Použitelná pro hodnoty generického seznamu.

### \*EXG.

Vylučuje generický.

Použitelná pro hodnoty generického seznamu.

Klíčové slovo může mít jednu z následujících hodnot:

**\* ALTDATE**

Datum, kdy byla definice nebo informace naposledy změněna.

Filtrační hodnota je datum ve formátu rrrr-mm-dd.

**\* ALTTIME**

Čas, kdy byla definice nebo informace naposledy změněna.

Hodnota filtru je čas ve formátu hh:mm:ss.

**\* CLUSTDATE**

Datum, kdy byla definice zpřístupněna lokálnímu správci front.

Filtrační hodnota je datum ve formátu rrrr-mm-dd.

**\* CLUSTMGR**

Název správce front, který je hostitelem fronty.

Filtrační hodnota je název správce front.

**\* CLUSTTYPE**

Typ fronty klastru.

Filtrační hodnota je jedna z následujících:

**\*LCL**

Fronta klastru představuje lokální frontu.

**\*ALS**

Fronta klastru představuje alias frontu.

**\*RMT**

Fronta klastru představuje vzdálenou frontu.

**\* MQMALS**

Fronta klastru představuje alias správce front.

**\* KLASTR**

Název klastru, v němž je fronta.

Filtrační hodnota je název klastru.

**\* VČETNĚ ČASU**

Čas, kdy byla definice zpřístupněna lokálnímu správci front.

Hodnota filtru je čas ve formátu hh:mm:ss.

**\* DEFBIND**

Výchozí vázání zpráv.

Filtrační hodnota je jedna z následujících:

**\* OTEVŘENO**

Popisovač fronty je při otevření fronty navázán na specifickou instanci fronty klastru.

**\* NEOPRAVENO**

Popisovač fronty není vázán na žádnou konkrétní instanci fronty klastru.

**\* SKUPINA**

Při otevření fronty je ovladač fronty vázán na specifickou instanci fronty klastru tak dlouho, jak jsou zprávy ve skupině zpráv. Všechny zprávy ve skupině zpráv jsou alokovány do stejné cílové instance.

**\* DFTSMGPST**

Výchozí trvalost zpráv vložená do této fronty.

Filtrační hodnota je jedna z následujících:

**\*NO**

Zprávy v této frontě se po restartu správce front ztratí.

**\*YES**

Zprávy v této frontě se uchovávají i po restartu správce front.

**\* DFTP**

Výchozí priorita zpráv vložených do fronty.

Filtrační hodnota je celočíselná hodnota priority.

**\* PUCHENBL**

Zda aplikace mohou vkládat zprávy do fronty.

Filtrační hodnota je jedna z následujících:

**\*NO**

Zprávy nelze přidat do fronty.

**\*YES**

Zprávy mohou do fronty přidávat autorizované aplikace.

**\* QMID**

Interně generovaný jedinečný název správce front, který je hostitelem fronty.

Filtrační hodnota je název správce front.

**\* TEXT**

Popisný komentář.

Filtrační hodnota je textový popis fronty.

**Příklady**

Není

**Chybové zprávy**

Neznámý

**Práce s přípojeními MQ (WRKMQMCONN)****Kde je povoleno spustit**

Všechna prostředí (\*ALL)

**Bezpečnost podprocesů**

Ano

Příkaz Práce s přípojeními MQ (WRKMQMCONN) vám umožňuje pracovat s informacemi o přípojení pro aplikace, které jsou přípojeny ke správci front.

To vám umožní zobrazit obslužné rutiny přípojení a ukončit přípojení ke správci front.

**Parametry**

Klíčové slovo	Popis	Volby	Notes
<u>PŘIPOJENÍ</u>	Identifikátor přípojení	Hodnota znaku, <b>*ALL</b>	Volitelné, Poziční 1
<u>MQMNAME</u>	Název správce front zpráv	Hodnota znaku, <b>*DFT</b>	Volitelné, Poziční 2



Klíčové slovo	Popis	Volby	Notes
kde:	Příkaz filtru	Jednoduché hodnoty: <b>*NONE</b> Ostatní hodnoty: <i>Seznam prvků</i>	Volitelné, Poziční 3
	Prvek 1: Klíčové slovo filtru	* APPLDESC, * APPLTAG, * APPLTYPE, * CHLNAME, * CONNAME, * PID, * TID, * UOWLOGDA, * UOWLOGTI, * UOWSTDA, * UOWSTTI, * URTYPE, * USERID, *	
	Prvek 2: Operátor filtru	*GT, *LT, *EQ, *NE, *GE, *LE, *LK, *NL, *CT, *EX, *CTG, *EXG	
	Prvek 3: Hodnota filtru	Hodnota znaku	

## Identifikátor připojení (CONN)

Identifikátory připojení, se kterými chcete pracovat.

Možné hodnoty jsou:

### \*ALL

Jsou vybrány všechny identifikátory připojení.

### id-připojení

Uveďte název určitého identifikátoru připojení. Identifikátor připojení je 16znakový hexadecimální řetězec.

## Název správce front zpráv (MQMNAME)

Uvádí název správce front.

Možné hodnoty jsou:

### \*DFT

Použít výchozího správce front.

### jméno-správce-front

Název správce front zpráv.

## Příkaz filtru (WHERE)

Tento parametr lze použít k selektivnímu zobrazení pouze těch připojení správce front s konkrétními atributy připojení.

Parametr má tři argumenty, klíčové slovo, operátor a hodnotu.

Generické řetězce jsou povoleny pro hodnoty, které jsou názvy.

Operátor může mít jednu z následujících hodnot:

### \*GT

Větší než.

Použitelná pro celočíselné hodnoty a hodnoty negenerického řetězce.

### \*LT

Menší než.

Použitelná pro celočíselné hodnoty a hodnoty negenerického řetězce.

**\* EQ**

Rovná se.

Použitelná pro celočíselné hodnoty a hodnoty negenerického řetězce.

**\* NE**

Nerovná se.

Použitelná pro celočíselné hodnoty a hodnoty negenerického řetězce.

**\* E**

Větší než nebo rovná se.

Použitelná pro celočíselné hodnoty a hodnoty negenerického řetězce.

**\* LE**

Menší než nebo rovná se.

Použitelná pro celočíselné hodnoty a hodnoty negenerického řetězce.

**\* LK**

Jako.

Použitelná pro hodnoty generického řetězce.

**\* NL**

Ne jako.

Použitelná pro hodnoty generického řetězce.

**\* PROC**

Obsahuje.

Použitelná pro hodnoty negenerického seznamu.

**\* EX**

Vylučuje.

Použitelná pro hodnoty negenerického seznamu.

**\* CTG**

Obsahuje generický.

Použitelná pro hodnoty generického seznamu.

**\* EXG.**

Vylučuje generický.

Použitelná pro hodnoty generického seznamu.

Klíčové slovo může mít jednu z následujících hodnot:

**\* NÁZEV\_APLIKACE**

Popis aplikace připojené ke správci front.

Hodnota filtru je řetězec popisu aplikace.

**\* APPLTAG**

Značka aplikace připojené ke správci front.

Filtrační hodnota je řetězec příznaku aplikace.

**\* TYP\_APLIKACE**

Typ aplikace připojený ke správci front.

Filtrační hodnota je jedna z následujících:

**\*CICS**

CICS/400 .

**\* MVS**

Aplikace MVS.

- \*IMS**  
IMS .
- \*OS2**  
Aplikace OS/2 .
- \* DOS**  
Aplikace DOS.
- \*UNIX**  
UNIX .
- \* QMGR**  
Aplikace správce front.
- \*OS400**  
IBM i .
- \* OKNA**  
Windows .
- \*CICS\_VSE**  
CICS/VSE .
- \* WINDOWS\_NT**  
Windows NT .
- \* VMS**  
Aplikace VMS.
- \* NSK**  
Aplikace Tandem/NSK.
- \* VOS**  
Aplikace VOS.
- \* IMS\_BRIDGE**  
Aplikace mostu IMS .
- \* XCF**  
Aplikace XCF.
- \*CICS\_BRIDGE**  
CICS bridge .
- \* AGENT NOTES\_AGENTA**  
Lotus Notes .
- \* ZPROSTŘEDKOVATEL**  
Aplikace zprostředkovatele.
- \* JAVA**  
Java .
- \* DQM**  
Aplikace DQM.
- \* CHINIT**  
Iniciátor kanálu.
- \* SYSTEM\_TEXT**  
Aplikace rozšíření systému.
- uživatel-hodnota**  
Uživatelsky definovaná aplikace.  
Filtrovní hodnota je celočíselný typ aplikace.
- \* NÁZEV\_KANÁLU**  
Název kanálu, který je vlastníkem připojení.  
Filtrovní hodnota je název kanálu.

**\* CONNAME**

Název připojení přidružený ke kanálu, který je vlastníkem připojení.

Filtrační hodnota je název připojení.

**\* PID**

Identifikátor procesu aplikace připojené ke správci front.

Filtrační hodnota je celé číslo identifikátoru procesu.

**\* TID**

Identifikátor podprocesu aplikace, která je připojena ke správci front.

Filtrační hodnota je celé číslo identifikátoru podprocesu.

**\* UOWLOGDA**

Datum, kdy byla transakce přidružená k připojení poprvé zapsána do protokolu.

Filtrační hodnota je datum ve formátu rrrr-mm-dd.

**\* UOWLOGTI**

Čas, kdy byla transakce přidružená k připojení poprvé zapsána do protokolu.

Hodnota filtru je čas ve formátu hh:mm:ss.

**\* UOWSTDA**

Datum, kdy byla spuštěna transakce přidružená k připojení.

Filtrační hodnota je datum ve formátu rrrr-mm-dd.

**\* UOWSTTI**

Čas, kdy byla transakce přidružená k připojení spuštěna.

Hodnota filtru je čas ve formátu hh:mm:ss.

**\* TYP URTYPE**

Typ jednotky identifikátoru nápravy, jak je viděn správcem front.

Filtrační hodnota je jedna z následujících:

**\* QMGR**

Transakce správce front.

**\* TRANSAKCE**

Externě koordinovaná transakce. To zahrnuje jednotky práce, které byly zavedeny pomocí IBM i Start Commitment Control (STRCMTCTL).

**\* ID UŽIVATELE**

Identifikátor uživatele přidružený k připojení.

Filtrační hodnota je jméno identifikátoru uživatele.

## Příklady

Není

## Chybové zprávy

Neznámý

## Žurnály správce pracovních front (WRKMQMJRN)

### Kde je povoleno spustit

Všechna prostředí (\*ALL)

### Bezpečnost podprocesů

Ano

Příkaz Práce se žurnály správce front (WRKMQMJRN) zobrazí seznam všech žurnálů, přidružených ke specifickému správci front. Tento příkaz může být použit například ke konfiguraci vzdáleného žurnalování pro správce front s více instancemi.

## Parametry

Klíčové slovo	Popis	Volby	Notes
<u>MQMNAME</u>	Název správce front zpráv	<i>Hodnota znaku, *DFT</i>	Volitelné, Poziční 1

### Název správce front zpráv (MQMNAME)

Uvádí název správce front zpráv, který má pracovat se žurnály.

#### jméno-správce-front

Uvedte název správce front. Název může obsahovat až 48 znaků. Pokud systém používá dvoubajtovou znakovou sadu (DBCS), bude maximální počet znaků zredukován.

## Příklady

Není

## Chybové zprávy

Neznámý

## Práce s listenery MQ (WRKMQMLSR)

### Kde je povoleno spustit

Všechna prostředí (\*ALL)

### Bezpečnost podprocesů

Ano

Příkaz Práce s objekty listeneru MQ (WRKMQMLSR) vám umožňuje pracovat s více objekty listeneru, které jsou definovány na lokálním správci front.

Umožňuje vám změnit, kopírovat, vytvářet, odstraňovat, spouštět, zastavovat a zobrazovat oprávnění k zobrazení a změně oprávnění k objektu modulu listener produktu MQ .

Tento příkaz vám také umožňuje zobrazit aktuální stav všech spuštěných listenerů na aktuálním systému.

## Parametry

Klíčové slovo	Popis	Volby	Notes
<u>VOLBA</u>	Volba	<b>*STATUS, *OBJECT</b>	Volitelné, Poziční 1
<u>Číslo LSRNAME</u>	Název modulu listener	<i>Hodnota znaku, *ALL</i>	Volitelné, Poziční 2
<u>MQMNAME</u>	Název správce front zpráv	<i>Hodnota znaku, *DFT</i>	Volitelné, Poziční 3

Klíčové slovo	Popis	Volby	Notes
kde:	Příkaz filtru	Jednoduché hodnoty: <b>*NONE</b> Ostatní hodnoty: <i>Seznam prvků</i>	Volitelné, Poziční 4
	Prvek 1: Klíčové slovo filtru	* ALTDAT, * ALTTIME, * BACKLOG, * CONTROL, * IPADDR, * PORT, * TEXT	
	Prvek 2: Operátor filtru	*GT, *LT, *EQ, *NE, *GE, *LE, *LK, *NL, *CT, *EX, *CTG, *EXG	
	Prvek 3: Hodnota filtru	Hodnota znaku	

## Volba (OPTION)

Tato volba vám umožňuje vybrat, zda chcete informaci definicích stavu listeneru nebo objektu listeneru.

Možné hodnoty jsou:

### \* STAV

Je zobrazena informace o stavu listeneru.

Parametry LSRNAME a WHERE jsou ignorovány. Je-li uveden parametr MQMNAME, bude zobrazen pouze stav listenerů, běžících na uvedeném správci front.

### \* OBJEKT

Je zobrazena informace o objektu listeneru.

## Název modulu listener (LSRNAME)

Název nebo názvy objektů listeneru.

Možné hodnoty jsou:

### \*ALL nebo \*

Jsou zvoleny všechny objekty listeneru.

### generický-název-modulu-listener

Generický název objektů listeneru. Generický název je řetězec znaků následovaný hvězdičkou (\*) (například ABC\*) a zvolí všechny objekty listeneru mající názvy začínající na řetězec znaků.

Doporučuje se, abyste požadovaný název uvedli v uvozovkách. Zajistíte, že výběr bude přesně odpovídat vašemu zadání.

Nemůžete vybrat všechna velká a malá verze generického názvu na jednom panelu, aniž byste požadovali všechny názvy.

### název\_modulu listener

Uveďte název jednoho objektu listeneru.

## Název správce front zpráv (MQMNAME)

Uvádí název správce front.

Možné hodnoty jsou:

### \* DFT

Použít výchozího správce front.

### jméno-správce-front

Název správce front zpráv.

## Příkaz filtru (WHERE)

Tento parametr lze použít k selektivnímu zobrazení pouze těch objektů listeneru s konkrétními atributy listeneru.

Parametr má tři argumenty, klíčové slovo, operátor a hodnotu.

Generické řetězce jsou povoleny pro hodnoty, které jsou názvy.

Operátor může mít jednu z následujících hodnot:

### \*GT

Větší než.

Použitelná pro celočíselné hodnoty a hodnoty negenerického řetězce.

### \*LT

Menší než.

Použitelná pro celočíselné hodnoty a hodnoty negenerického řetězce.

### \*EQ

Rovná se.

Použitelná pro celočíselné hodnoty a hodnoty negenerického řetězce.

### \*NE

Nerovná se.

Použitelná pro celočíselné hodnoty a hodnoty negenerického řetězce.

### \*E

Větší než nebo rovná se.

Použitelná pro celočíselné hodnoty a hodnoty negenerického řetězce.

### \*LE

Menší než nebo rovná se.

Použitelná pro celočíselné hodnoty a hodnoty negenerického řetězce.

### \*LK

Jako.

Použitelná pro hodnoty generického řetězce.

### \*NL

Ne jako.

Použitelná pro hodnoty generického řetězce.

### \*PROC

Obsahuje.

Použitelná pro hodnoty negenerického seznamu.

### \*EX

Vylučuje.

Použitelná pro hodnoty negenerického seznamu.

### \*CTG

Obsahuje generický.

Použitelná pro hodnoty generického seznamu.

### \*EXG.

Vylučuje generický.

Použitelná pro hodnoty generického seznamu.

Klíčové slovo může mít jednu z následujících hodnot:

**\* ALTDATE**

Datum, kdy byla definice nebo informace naposledy změněna.

Filtrační hodnota je datum ve formátu rrrr-mm-dd.

**\* ALTTIME**

Čas, když byla definice nebo informace naposledy změněna.

Hodnota filtru je čas ve formátu hh:mm:ss.

**\* NEVYŘÍZENÝCH POŽADAVKŮ**

Počet podporovaných požadavků na souběžné připojení.

Filtrační hodnota je celočíselná hodnota počtu.

**\* ŘÍDICÍ PRVEK**

Zda je listener spuštěn a zastaven, když je správce front spuštěn a zastaven.

Filtrační hodnota je jedna z následujících:

**\* RUČNÍ**

Listener není automaticky spuštěn nebo zastaven.

**\* QMGR**

Listener je spuštěn a zastaven, když je správce front spuštěn a zastaven.

**\* POUZE START\_**

Listener je spuštěn, když je správce front spuštěn, ale není požadováno jeho zastavení, když je správce front zastaven.

**\* IPADDR**

IP adresa lokálního systému, kterou má listener použít.

Filtrační hodnota je IP adresa.

**\* PORT**

Číslo portu, který má listener použít.

Filtrační hodnota je celočíselná hodnota portu.

**\* TEXT**

Popisný komentář.

Filtrační hodnota je textový popis listeneru.

## Příklady

Není

## Chybové zprávy

Neznámý

## Práce se zprávami MQ (WRKMQMSG)

### Kde je povoleno spustit

Všechna prostředí (\*ALL)

### Bezpečnost podprocesů

Ano

Příkaz Práce se zprávami MQ (WRKMQMSG) vypíše seznam zpráv na zadané lokální frontě a umožňuje vám pracovat s těmito zprávami. Ze seznamu zpráv můžete zobrazit obsah zprávy a jí přiřazený deskriptor zpráv (MQMD).



## Parametry

Klíčové slovo	Popis	Volby	Notes
<u>QNAME</u>	Název fronty	Hodnota znaku	Povinné, Poziční 1
<u>MQMNAME</u>	Název správce front zpráv	<i>Hodnota znaku</i> , *DFT	Volitelné, Poziční 2
<u>PRVNÍ</u>	První zpráva	1-30000, <b>1</b>	Volitelné, Poziční 3
<u>MAXMSG</u>	Maximální počet zpráv	1-30000, <b>48</b>	Volitelné, Poziční 4
<u>MAXMSGLEN</u>	Maximální velikost zprávy	128-999999, <b>1024</b>	Volitelné, Poziční 5

### Název fronty (QNAME)

Uvádí název lokální fronty.

Možné hodnoty jsou:

#### jméno-fronty

Uved'te název lokální fronty.

### Název správce front zpráv (MQMNAME)

Uvádí název správce front zpráv.

Možné hodnoty jsou:

#### \* DFT

Použít výchozího správce front.

#### jméno-správce-front

Uved'te název správce front.

### První zpráva (FIRST)

Uvádí číslo první zprávy, která se má zobrazit.

Možné hodnoty jsou:

#### 1

Číslo první zprávy, která se má zobrazit, je 1.

#### číslo-zprávy

Uved'te číslo první zprávy, která se má zobrazit, v rozsahu od 1 do 30 000.

### Maximální počet zpráv (MAXMSG)

Uvádí maximální počet zpráv, které se mají zobrazit.

Možné hodnoty jsou:

#### 48

Zobrazit maximálně 48 zpráv.

#### počet-hodnota

Určit hodnotu pro maximální počet zpráv, které se mají zobrazit, v rozsahu od 1 do 30 000.

### Maximální velikost zprávy (MAXMSGLEN)

Uvádí maximální velikost dat zprávy, která se mají zobrazit.

Velikost zprávy, větají nel' uvedená hodnota, má příponu (+), aby bylo uvedeno, le data zprávy jsou oříznuta.

Možné hodnoty jsou:

#### **1024**

Velikost dat zprávy je 1024 bajtů.

#### **délka-hodnota**

Uveďte hodnotu v rozsahu od 128 do 999999.

### **Příklady**

Není

### **Chybové zprávy**

Neznámý

## **Práce se seznamem názvů MQ (WRKMQMNL)**

#### **Kde je povoleno spustit**

Všechna prostředí (\*ALL)

#### **Bezpečnost podprocesů**

Ano

Příkaz Práce se seznamy názvů MQ (WRKMQMNL) vám umožňuje pracovat s více definicemi seznamu názvů, které jsou definovány v lokálním správci front. To vám umožní kopírovat, měnit, zobrazovat, odstraňovat, zobrazovat oprávnění a upravovat oprávnění k objektu seznamu názvů MQ.

### **Parametry**

<b>Klíčové slovo</b>	<b>Popis</b>	<b>Volby</b>	<b>Notes</b>
<u>Namelist</u> , Seznam názvů	Seznam názvů	Hodnota znaku, <b>*ALL</b>	Volitelné, Poziční 1
<u>MQMNAME</u>	Název správce front zpráv	Hodnota znaku, <b>*DFT</b>	Volitelné, Poziční 2
<u>kde:</u>	Příkaz filtru	Jednoduché hodnoty: <b>*NONE</b> Ostatní hodnoty: <i>Seznam prvků</i>	Volitelné, Poziční 3
	Prvek 1: Klíčové slovo filtru	* ALTDATA, * ALTTIME, * NAMECNT, * NAMES, * TEXT	
	Prvek 2: Operátor filtru	*GT, *LT, *EQ, *NE, *GE, *LE, *LK, *NL, *CT, *EX, *CTG, *EXG	
	Prvek 3: Hodnota filtru	Hodnota znaku	

### **Seznam názvů (NAMELIST)**

Určuje název nebo názvy seznamů názvů.

Možné hodnoty jsou:

#### **\*ALL**

Jsou vybrány všechny definice seznamu názvů.

### **generický-název-seznamu-názevů**

Zadejte generický název seznamu názvů MQ . Generické jméno je znakový řetězec následován hvězdičkou (\*). Například ABC\* vybírá všechny seznamy názvů s názvy začínajícími znakovým řetězcem.

Doporučuje se, abyste požadovaný název uvedli v uvozovkách. Zajistíte, že výběr bude přesně odpovídat vašemu zadání.

Nemůžete vybrat všechna velká a malá verze generického názvu na jednom panelu, aniž byste požadovali všechny názvy.

### **název seznamu názvů**

Zadejte název seznamu názvů MQ .

## **Název správce front zpráv (MQMNAME)**

Uvádí název správce front zpráv.

Možné hodnoty jsou:

### **\* DFT**

Použije se výchozí správce front.

### **jméno-správce-front-zpráv**

Uveďte název správce front.

## **Příkaz filtru (WHERE)**

Tento parametr lze použít k selektivnímu zobrazení pouze těch seznamů názvů s konkrétními atributy seznamu názvů.

Parametr má tři argumenty, klíčové slovo, operátor a hodnotu.

Generické řetězce jsou povoleny pro hodnoty, které jsou názvy.

Operátor může mít jednu z následujících hodnot:

### **\*GT**

Větší než.

Použitelná pro celočíselné hodnoty a hodnoty negenerického řetězce.

### **\*LT**

Menší než.

Použitelná pro celočíselné hodnoty a hodnoty negenerického řetězce.

### **\*EQ**

Rovná se.

Použitelná pro celočíselné hodnoty a hodnoty negenerického řetězce.

### **\*NE**

Nerovná se.

Použitelná pro celočíselné hodnoty a hodnoty negenerického řetězce.

### **\*E**

Větší než nebo rovná se.

Použitelná pro celočíselné hodnoty a hodnoty negenerického řetězce.

### **\*LE**

Menší než nebo rovná se.

Použitelná pro celočíselné hodnoty a hodnoty negenerického řetězce.

### **\*LK**

Jako.

Použitelná pro hodnoty generického řetězce.

**\* NL**

Ne jako.

Použitelná pro hodnoty generického řetězce.

**\* PROC**

Obsahuje.

Použitelná pro hodnoty negenerického seznamu.

**\* EX**

Vylučuje.

Použitelná pro hodnoty negenerického seznamu.

**\* CTG**

Obsahuje generický.

Použitelná pro hodnoty generického seznamu.

**\* EXG.**

Vylučuje generický.

Použitelná pro hodnoty generického seznamu.

Klíčové slovo může mít jednu z následujících hodnot:

**\* ALTDAT**

Datum, kdy byla definice nebo informace naposledy změněna.

Filtrační hodnota je datum ve formátu rrrr-mm-dd.

**\* ALTTIME**

Čas, když byla definice nebo informace naposledy změněna.

Hodnota filtru je čas ve formátu hh:mm:ss.

**\* JMENOVKA**

Počet názvů v seznamu názvů,

Filtrační hodnota je celočíselný počet názvů.

**\* NÁZVY**

Názvy v seznamu názvů.

Filtrační hodnota je název řetězce.

**\* TEXT**

Popisný komentář.

Filtrační hodnota je textový popis fronty.

## **Příklady**

Není

## **Chybové zprávy**

Neznámý

## **Práce s procesy MQ (WRKMQMPRC)**

### **Kde je povoleno spustit**

Všechna prostředí (\*ALL)

### **Bezpečnost podprocesů**

Ano

Příkaz Práce s procesy MQ (WRKMQMPRC) vám umožňuje pracovat s více definicemi procesu, které jsou definovány na lokálním správci front. Umožňuje vám kopírovat, měnit, zobrazovat, odstraňovat, zobrazovat oprávnění a upravovat oprávnění objektu procesu MQ .

## Parametry

Klíčové slovo	Popis	Volby	Notes
<u>NÁZEV TISKÁRNY</u>	Název procesu	Hodnota znaku, <b>*ALL</b>	Volitelné, Poziční 1
<u>MQMNAME</u>	Název správce front zpráv	Hodnota znaku, <b>*DFT</b>	Volitelné, Poziční 2
<u>kde:</u>	Příkaz filtru	Jednoduché hodnoty: <b>*NONE</b> Ostatní hodnoty: <i>Seznam prvků</i>	Volitelné, Poziční 3
	Prvek 1: Klíčové slovo filtru	* ALTDATA, * ALTČAS, * APPID, * APPTYPE, * ENVDATA, * TEXT, * USRDATA	
	Prvek 2: Operátor filtru	*GT, *LT, *EQ, *NE, *GE, *LE, *LK, *NL, *CT, *EX, *CTG, *EXG	
	Prvek 3: Hodnota filtru	Hodnota znaku	

### Název procesu (PRCNAME)

Určuje název nebo názvy definic procesu.

Možné hodnoty jsou:

#### **\*ALL**

Jsou vybrány všechny definice procesu.

#### **generický-název-procesu**

Zadejte generický název definic procesů produktu MQ . Generické jméno je znakový řetězec následován hvězdičkou (\*). Například ABC\* vybere všechny definice procesu, které mají názvy začínající na řetězec znaků.

Doporučuje se, abyste požadovaný název uvedli v uvozovkách. Zajistíte, že výběr bude přesně odpovídat vašemu zadání.

Nemůžete vybrat všechna velká a malá verze generického názvu na jednom panelu, aniž byste požadovali všechny názvy.

#### **jméno-procesu**

Zadejte název definice procesu MQ .

### Název správce front zpráv (MQMNAME)

Uvádí název správce front.

Možné hodnoty jsou:

#### **\* DFT**

Použít výchozího správce front.

#### **jméno-správce-front**

Název správce front zpráv.

## Příkaz filtru (WHERE)

Tento parametr lze použít k selektivnímu zobrazení pouze těch procesů s konkrétními atributy procesu.

Parametr má tři argumenty, klíčové slovo, operátor a hodnotu.

Generické řetězce jsou povoleny pro hodnoty, které jsou názvy.

Operátor může mít jednu z následujících hodnot:

### \*GT

Větší než.

Použitelná pro celočíselné hodnoty a hodnoty negenerického řetězce.

### \*LT

Menší než.

Použitelná pro celočíselné hodnoty a hodnoty negenerického řetězce.

### \*EQ

Rovná se.

Použitelná pro celočíselné hodnoty a hodnoty negenerického řetězce.

### \*NE

Nerovná se.

Použitelná pro celočíselné hodnoty a hodnoty negenerického řetězce.

### \*E

Větší než nebo rovná se.

Použitelná pro celočíselné hodnoty a hodnoty negenerického řetězce.

### \*LE

Menší než nebo rovná se.

Použitelná pro celočíselné hodnoty a hodnoty negenerického řetězce.

### \*LK

Jako.

Použitelná pro hodnoty generického řetězce.

### \*NL

Ne jako.

Použitelná pro hodnoty generického řetězce.

### \*PROC

Obsahuje.

Použitelná pro hodnoty negenerického seznamu.

### \*EX

Vylučuje.

Použitelná pro hodnoty negenerického seznamu.

### \*CTG

Obsahuje generický.

Použitelná pro hodnoty generického seznamu.

### \*EXG.

Vylučuje generický.

Použitelná pro hodnoty generického seznamu.

Klíčové slovo může mít jednu z následujících hodnot:

**\* ALTDAT**

Datum, kdy byla definice nebo informace naposledy změněna.

Filtrační hodnota je datum ve formátu rrrr-mm-dd.

**\* ALTTIME**

Čas, když byla definice nebo informace naposledy změněna.

Hodnota filtru je čas ve formátu hh:mm:ss.

**\* ID APLIKACE**

Název aplikace, která má být spuštěna.

Filtrační hodnota je název aplikace.

**\* TYP APPTYPE**

Typ aplikace, která má být spuštěna.

Filtrační hodnota je jedna z následujících:

**\*CICS**

CICS/400 .

**\* MVS**

Aplikace MVS.

**\*IMS**

IMS .

**\*OS2**

Aplikace OS/2 .

**\* DOS**

Aplikace DOS.

**\*UNIX**

UNIX .

**\* QMGR**

Aplikace správce front.

**\*OS400**

IBM i .

**\* OKNA**

Windows .

**\*CICS\_VSE**

CICS/VSE .

**\* WINDOWS\_NT**

Windows NT .

**\* VMS**

Aplikace VMS.

**\* NSK**

Aplikace Tandem/NSK.

**\* VOS**

Aplikace VOS.

**\* IMS\_BRIDGE**

Aplikace mostu IMS .

**\* XCF**

Aplikace XCF.

**\*CICS\_BRIDGE**

CICS bridge .

**\* AGENT NOTES\_AGENTA**

Lotus Notes .

**\* ZPROSTŘEDKOVATEL**

Aplikace zprostředkovatele.

**\* JAVA**

Java .

**\* DQM**

Aplikace DQM.

**uživatel-hodnota**

Uživatelsky definovaná aplikace.

Filtrační hodnota je celočíselný typ aplikace.

**\* ENVDATA**

Data prostředí týkající se aplikace.

Filtrační hodnota je data prostředí.

**\* TEXT**

Popisný komentář.

Filtrační hodnota je textový popis fronty.

**\* USRDATA**

Uživatelská data týkající se aplikace.

Hodnota filtru jsou uživatelská data.

## Příklady

Není

## Chybové zprávy

Neznámý

## Práce s frontami MQ (WRKMQMQ)

**Kde je povoleno spustit**

Všechna prostředí (\*ALL)

**Bezpečnost podprocesů**

Ano

Příkaz Práce s frontami MQ (WRKMQMQ) poskytuje funkci pro práci s více frontami, které jsou definovány v lokálním správci front. Pomocí tohoto příkazu můžete kopírovat, měnit, zobrazovat, odstraňovat, zobrazovat oprávnění a upravovat oprávnění k objektu fronty MQ .

## Parametry

Klíčové slovo	Popis	Volby	Notes
<u>QNAME</u>	Název fronty	Hodnota znaku, <b>*ALL</b>	Volitelné, Poziční 1
<u>QTYPE</u>	Typ fronty	<b>*ALL</b> , *ALS, *LCL, *MDL, *RMT	Volitelné, Poziční 2
<u>MQMNAME</u>	Název správce front zpráv	Hodnota znaku, <b>*DFT</b>	Volitelné, Poziční 3
<u>Klastr</u>	Název klastru	Hodnota znaku, <b>*ALL</b>	Volitelné, Poziční 4
<u>CLUSNL</u>	Název seznamu názvů klastru	Hodnota znaku, <b>*ALL</b>	Volitelné, Poziční 5



Klíčové slovo	Popis	Volby	Notes
<u>kde:</u>	Příkaz filtru	Jednoduché hodnoty: <b>*NONE</b> Ostatní hodnoty: <i>Seznam prvků</i>	Volitelné, Poziční 6
	Prvek 1: Klíčové slovo filtru	* ACCTQ, * ALTDATE, * ALTTIME, * BKTTHLD, * BKTQNAME, * CLUNDTER, * CLUSQMGR, * CLUSTPRTY, * CLUSTER, * CLUTIME, * CLLWLPRTY, * DEFBIND, * DFTPUTSP, * DFTPTY, * FTPMISS, * DISTLIST, * FTPD, * GETTIME, * GETTIME, * LOWTHLD, * MAXDEPTH, * LOWTHLD, * MSGDLYSEQ, * MSGDAREC, * MONQ, * MSGAGE, * MSGDLYSEQ, * MSGREADHD, * NPMCLASS, * OPPOCS, * PRCNAME, * PROPSCTL, * PRCNAME, * PROPCTL, * PUTDATE, * PUTCTL, * OPCNAME, * PRCTL, * PUTCTL, * PUTCTL, * PUTID, * OPCFTL, * PRCNAME, * PROPCTL, * PUTDATE, * PUTCTL, * PUTID, * PRCTL, * PUTCTL, * PUTDATE, * PUTCTL, * PUTCTL, * PRCNAME, * PROPSCTL, * PUTDATE, * PUTCTL, * OPCCTL, * PRCTL, * PUTCTL, * PUTDATE, * PUTCTL, * PUTID, * PRCTL, * PUTCTL, * PUTDATE, * PUTCTL, * OPCTL, * PRCTL, * PUTCTL, * PUTDATE, * PUTCTL, * PUTDATE, * PRCTL, * PUTCTL, * PUTDATE, * PUTCTL * PUTTIME, * QMID, * QTYPE, * RMTMMQNAME, * RMTQNAME, * RTNIVV, * SHARE, * SRVVT, * SRVITV, * STATQ, * TARGTYPE, * TEXT, * TGTQNAME, * TMQNAME, * TRGDATA, * TRGDEPTH, * TRGENBL, * TRGMSGPTY, * TRGTYPE, * UNRECORDED, * USAGE	

## Název fronty (QNAME)

Název nebo názvy front, které mají být vybrány. Fronty vybrané tímto parametrem mohou být dále omezeny na konkrétní typ, je-li zadáno klíčové slovo QTYPE.

Možné hodnoty jsou:

### **\*ALL**

Jsou vybrány všechny fronty.

### **generický-název-fronty**

Uveďte generický název front, které mají být vybrány. Generický název je znakový řetězec, za nímž následuje hvězdička (\*). Například ABC\* vybere všechny fronty mající názvy, které začínají řetězcem znaků.

Uveďte jméno požadované v uvozovkách. Zajistíte, že výběr bude přesně odpovídat vašemu zadání.

Nemůžete vybrat všechna velká a malá verze generického názvu na jednom panelu, aniž byste požadovali všechny názvy.

### **jméno-fronty**

Uveďte název fronty.

## Typ fronty (QTYPE)

Tento parametr lze uvést k tomu, aby omezil zobrazované fronty na určitý typ fronty.

Možné hodnoty jsou:

### **\*ALL**

Všechny typy fronty.

### **\*ALS**

Alias fronty.

### **\*LCL**

Lokální fronty.

### **\*MDL**

Modelové fronty.

### **\*RMT**

Vzdálené fronty.

## Název správce front zpráv (MQMNAME)

Uvádí název správce front zpráv.

Možné hodnoty jsou:

### **\* DFT**

Použití výchozího správce front.

### **jméno-správce-front**

Uveďte název správce front.

## Název klastru (CLUSTER)

Tento parametr lze uvést k omezení front, které se zobrazují jako členové určitého klastru.

Možné hodnoty jsou:

### **\*ALL**

Všechny klastry.

### **generický-název-klastru**

Generický název klastru.

## **jméno-klastru**

Název klastru.

## **Název seznamu názvů klastru (CLUSNL)**

Tento parametr lze uvést k omezení front, které se zobrazují jako členové klastrů v rámci seznamu názvů klastru.

Možné hodnoty jsou:

### **\*ALL**

Všechny seznamy názvů klastrů.

### **generický-název-klastru-seznamu názvů**

Generický název seznamu názvů klastrů.

### **název-seznamu-názvů klastru**

Název seznamu názvů klastrů.

## **Příkaz filtru (WHERE)**

Tento parametr lze použít pro selektivní zobrazení pouze těch front, které mají určité atributy front.

Tento parametr má tři argumenty, klíčové slovo, operátor a hodnotu.

Generické řetězce jsou povoleny pro hodnoty, které jsou názvy.

Operátor může mít jednu z následujících hodnot:

### **\*GT**

Větší než.

Použitelná pro celočíselné hodnoty a hodnoty negenerického řetězce.

### **\*LT**

Ménší než.

Použitelná pro celočíselné hodnoty a hodnoty negenerického řetězce.

### **\*EQ**

Rovná se.

Použitelná pro celočíselné hodnoty a hodnoty negenerického řetězce.

### **\*NE**

Nerovná se.

Použitelná pro celočíselné hodnoty a hodnoty negenerického řetězce.

### **\*E**

Větší než nebo rovná se.

Použitelná pro celočíselné hodnoty a hodnoty negenerického řetězce.

### **\*LE**

Ménší než nebo rovná se.

Použitelná pro celočíselné hodnoty a hodnoty negenerického řetězce.

### **\*LK**

Jako.

Použitelná pro hodnoty generického řetězce.

### **\*NL**

Ne jako.

Použitelná pro hodnoty generického řetězce.

**\* PROC**

Obsahuje.

Použitelná pro hodnoty negenerického seznamu.

**\* EX**

Vylučuje.

Použitelná pro hodnoty negenerického seznamu.

**\* CTG**

Obsahuje generický.

Použitelná pro hodnoty generického seznamu.

**\* EXG.**

Vylučuje generický.

Použitelná pro hodnoty generického seznamu.

Klíčové slovo může mít jednu z následujících hodnot:

**\* ACCTQ**

Účtování front.

Hodnota filtru je jedna z následujících hodnot:

**\* QMGR**

Shromažďování účetních dat je založeno na nastavení atributu ACCTQ správce front.

**\* VYPNUTO**

Shromažďování účtovacích dat pro tuto frontu je vypnuto.

**\* ZAPNUTO**

Shromažďování účtovacích dat je pro tuto frontu zapnuto.

**\* ALTDAT**

Datum, kdy byla definice nebo informace naposledy změněna.

Filtrační hodnota je datum ve formátu rrrr-mm-dd.

**\* ALTTIME**

Čas, když byla definice nebo informace naposledy změněna.

Hodnota filtru je čas ve formátu hh:mm:ss.

**\* BKTTHLD**

Prahová hodnota vyřazených zpráv.

Hodnota filtru je celočíselná prahová hodnota.

**\* BKTQNAME**

Název fronty vrácených zpráv.

Filtrační hodnota je název fronty.

**\* CLUSTDATE**

Datum, kdy byla definice zpřístupněna lokálnímu správci front.

Filtrační hodnota je datum ve formátu rrrr-mm-dd.

**\* CLUNL**

Seznam názvů definujících klastry, v nichž je fronta.

Hodnota filtru je název seznamu názvů.

**\* CLUSTMGR**

Název správce front, který je hostitelem fronty.

Filtrační hodnota je název správce front.

**\* CLUSTTYPE**

Typ fronty klastru.

Hodnota filtru je jedna z následujících hodnot:

**\*LCL**

Fronta klastru představuje lokální frontu.

**\*ALS**

Fronta klastru představuje alias frontu.

**\*RMT**

Fronta klastru představuje vzdálenou frontu.

**\* MQMALS**

Fronta klastru představuje alias správce front.

**\* KLASTR**

Název klastru, v němž je fronta.

Filtrační hodnota je název klastru.

**\* VČETNĚ ČASU**

Čas, kdy byla definice zpřístupněna lokálnímu správci front.

Hodnota filtru je čas ve formátu hh:mm:ss.

**\* CLWLPTY**

Priorita vytížení klastru.

Filtrační hodnota je celočíselná priorita.

**\* CLWLRANK**

Úroveň vytížení klastru.

Filtrační hodnota je celočíselná úroveň.

**\* CLLUSEDQ**

Využití fronty k vytížení klastru.

Hodnota filtru je jedna z následujících hodnot:

**\* QMGR**

Hodnota je převzata z atributu správce front CLWLUSEQ.

**\* LOKÁLNÍ**

Lokální fronta je jediným cílem MQPUT.

**\* ANY**

Správce front považuje tuto lokální frontu za jinou instanci fronty klastru pro účely rozdělení pracovní zátěže.

**\* CRDATE**

Datum, kdy byla fronta vytvořena.

Filtrační hodnota je datum ve formátu rrrr-mm-dd.

**\* CVRČAS**

Čas, kdy byla fronta vytvořena.

Hodnota filtru je čas ve formátu hh:mm:ss.

**\* HLOUBKA KURZORU**

Aktuální hloubka fronty.

Hodnota filtru je celočíselná hodnota hloubky.

**\* DEFBIND**

Výchozí vázání zpráv.

Hodnota filtru je jedna z následujících hodnot:

- \* OTEVŘENO**  
Popisovač fronty je při otevření fronty navázán na specifickou instanci fronty klastru.
- \* NEOPRAVENO**  
Popisovač fronty není vázán na žádnou instanci fronty klastru.
- \* SKUPINA**  
Při otevření fronty je ovladač fronty vázán na specifickou instanci fronty klastru tak dlouho, jak jsou zprávy ve skupině zpráv. Všechny zprávy ve skupině zpráv jsou alokovány do stejné cílové instance.
- \* DFTPRES**  
Výchozí odezva na operaci put  
Hodnota filtru je jedna z následujících hodnot:
  - \* SYNCHRONIZACE**  
Operace put je vydávána synchronně.
  - \* ASYNCHRONNÍ**  
Operace put je vydávána nesynchronně.
- \* DFNTYPE**  
Typ definice fronty.  
Hodnota filtru je jedna z následujících hodnot:
  - \* PREDEF**  
Předdefinovaná fronta.
  - \* PERMDYN**  
Trvalá dynamická fronta.
  - \* TEMPDYN**  
Dočasná dynamická fronta.
- \* DFTSMGPST**  
Výchozí trvalost zpráv vložená do této fronty.  
Hodnota filtru je jedna z následujících hodnot:
  - \*NO**  
Zprávy v této frontě se po restartu správce front ztratí.
  - \*YES**  
Zprávy v této frontě se uchovávají i po restartu správce front.
- \* DFTP**  
Výchozí priorita zpráv vložených do fronty.  
Filtrační hodnota je celočíselná hodnota priority.
- \* DFTSHARE**  
Výchozí volba sdílení ve frontě otevřené pro vstup.  
Hodnota filtru je jedna z následujících hodnot:
  - \*NO**  
Otevřený požadavek je pro výlučný vstup z fronty.
  - \*YES**  
Otevřený požadavek je pro sdílený vstup z fronty.
- \* DISTLIST**  
Zda jsou rozdělovníky podporovány partnerským správcem front.  
Hodnota filtru je jedna z následujících hodnot:
  - \*NO**  
Distribuční seznamy nejsou podporovány partnerským správcem front.

- \*YES**  
Distribuční seznamy jsou podporovány partnerským správcem front.
- \* FULLEVENT**  
Zda se generují události hloubky fronty.  
Hodnota filtru je jedna z následujících hodnot:
- \*NO**  
Události zaplněné hloubky fronty se negenerují.
- \*YES**  
Události zaplněné hloubky fronty se generují.
- \* GETDATE**  
Datum, kdy byla přijata poslední zpráva z fronty od okamžiku spuštění správce front. Toto pole je přítomno pouze tehdy, když není monitorování fronty nastaveno na \*OFF.  
Filtrovní hodnota je datum ve formátu rrrr-mm-dd.
- \* GETENBL**  
Zda mohou aplikace získávat zprávy z fronty.  
Hodnota filtru je jedna z následujících hodnot:
- \*NO**  
Aplikace nemohou načítat zprávy z fronty.
- \*YES**  
Oprávněné aplikace mohou načítat zprávy z fronty.
- \* METODA GETTIME**  
Čas, kdy byla přijata poslední zpráva z fronty od okamžiku spuštění správce front. Toto pole je přítomno pouze tehdy, když není monitorování fronty nastaveno na \*OFF.  
Hodnota filtru je čas ve formátu hh:mm:ss.
- \* HDNBKTCNT**  
Zda je počet vypuštěných zpráv tvrzený.  
Hodnota filtru je jedna z následujících hodnot:
- \*NO**  
Počet vypuštěných zpráv není tvrzený.
- \*YES**  
Počet vypuštěných zpráv je tvrzený.
- \* HIGHEVT**  
Zda se generují události vysoké hloubky fronty.  
Hodnota filtru je jedna z následujících hodnot:
- \*NO**  
Události vysoké hloubky fronty se negenerují.
- \*YES**  
Události vysoké hloubky fronty se generují.
- \* VÝSTHOLD**  
Prahová hodnota generování události vysoké hloubky.  
Hodnota filtru je celočíselná prahová hodnota.
- \* INITQNAME**  
Iniciační fronta.  
Filtrovní hodnota je název fronty.
- \* IPPROC**  
Počet popisovačů, který uvádí, že je fronta otevřena pro vstup.

Hodnota filtru je celočíselný počet popisovačů.

**\* ÚLOHY**

Aktuální počet úloh, které mají otevřenou frontu.

Hodnota filtru je celočíselný počet úloh.

**\* LOWEVT**

Zda se generují události nízké hloubky fronty.

Hodnota filtru je jedna z následujících hodnot:

**\*NO**

Události nízké hloubky fronty se negenerují.

**\*YES**

Události nízké hloubky fronty se generují.

**\* LOWTHLD**

Prahová hodnota generování události nízké hloubky.

Hodnota filtru je celočíselná prahová hodnota.

**\* MAXIMÁLNÍ HLOUBKA**

Maximální hloubka fronty.

Filtrační hodnota je celočíselný počet zpráv.

**\* MAXMSGLEN**

Maximální délka zprávy.

Hodnota filtru je celočíselná délka zprávy.

**\* MEDIAREC**

Žurnálový zásobník obsahující poslední obraz obnovy média. Toto pole je přítomno pouze pro lokální fronty.

Hodnota filtru je řetězec žurnálového zásobníku.

**\* MONQ**

Online monitorovací data.

Hodnota filtru je jedna z následujících hodnot:

**\* QMGR**

Shromažďování online monitorovacích dat je převzato z atributu MONQ správce front.

**\* VYPNUTO**

Shromažďování online monitorovacích dat pro tuto frontu je vypnuto.

**\* NÍZKÉ**

Shromažďování monitorovacích dat je zapnuto s nízkým poměrem shromažďování dat.

**\* STŘEDNÍ**

Shromažďování monitorovacích dat je zapnuto se středním poměrem shromažďování dat.

**\* VYSOKÁ**

Shromažďování monitorovacích dat je zapnuto s vysokým poměrem shromažďování dat.

**\* MSGAGE**

Stáří nejstarší zprávy na frontě v sekundách. Toto pole je přítomno pouze tehdy, když není monitorování fronty nastaveno na \*OFF.

Hodnota filtru je celočíselné stáří zprávy.

**\* MSGDLYSEQ**

Sekvence doručení zpráv.

Hodnota filtru je jedna z následujících hodnot:

**\* PTY**

Zprávy jsou v rámci priority doručování v logice FIFO.



- \* FIFO**  
Zprávy jsou doručovány s logikou FIFO neohledě na prioritu.
- \* NPMCLASS**  
Třída netrvalých zpráv.  
Hodnota filtru je jedna z následujících hodnot:
  - \* NORMÁLNÍ**  
Třída netrvalých zpráv je normální.
  - \* VYSOKÁ**  
Třída netrvalých zpráv je vysoká.
- \* MSGREADHD**  
Předem přečtená zpráva.  
Hodnota filtru je jedna z následujících hodnot:
  - \* VYPNUTO**  
Čtení předem je vypnuto.
  - \*NO**  
Netrvalé zprávy nejsou klientovi odesílány před tím, než je bude aplikace požadovat.
  - \*YES**  
Netrvalé zprávy jsou klientovi odesílány před tím, než je bude aplikace požadovat.
- \* OPPOCS**  
Počet popisovačů uvádějící, že fronta je otevřená pro výstup.  
Hodnota filtru je celočíselný počet popisovačů.
- \* PRCNAME**  
Název procesu.  
Hodnota filtru je název procesu.
- \* PROPCTL**  
Řízení vlastností zpráv.  
Hodnota filtru je jedna z následujících hodnot:
  - \* COMPAT**  
Relím kompatibility.
  - \* ŽÁDNÉ**  
Aplikaci se nevrátily žádné vlastnosti.
  - \*ALL**  
Aplikaci se vrátily všechny vlastnosti.
  - \* SÍLA**  
Aplikaci se vrátily vlastnosti v jedné nebo více záhlavích MQRFH2.
  - \*V6COMPAT**  
Záhlaví MQRFH2 je naformátováno tak, jak bylo odesláno. Jeho kódová stránka a kódování mohou být pozměněny. Je-li zpráva publikací, může být do jejího obsahu vložena složka produktu psc .
- \* PUTDATE**  
Datum, kdy byla do fronty vložena poslední zpráva od spuštění správce front. Toto pole je přítomno pouze tehdy, když není monitorování fronty nastaveno na \*OFF.  
Filtrovní hodnota je datum ve formátu rrrr-mm-dd.
- \* PUCHENBL**  
Zda aplikace mohou vkládat zprávy do fronty.  
Hodnota filtru je jedna z následujících hodnot:
  - \*NO**  
Zprávy nelze přidat do fronty.

**\*YES**

Zprávy mohou do fronty přidávat autorizované aplikace.

**\*PUTTIME**

Čas, kdy byla vložena poslední zpráva do fronty od okamžiku spuštění správce front. Toto pole je přítomno pouze tehdy, když není monitorování fronty nastaveno na \*OFF.

Hodnota filtru je čas ve formátu hh:mm:ss.

**\*QMID**

Interně generovaný jedinečný název správce front, který je hostitelem fronty.

Filtrační hodnota je název správce front.

**\*QTYPE**

Typ fronty.

Hodnota filtru je jedna z následujících hodnot:

**\*LCL**

Lokální fronta.

**\*ALS**

Fronta alias.

**\*RMT**

Vzdálená fronta.

**\*MDL**

Modelová fronta.

**\*RMTMQMNAME**

Název vzdáleného správce front.

Filtrační hodnota je název správce front.

**\*RMTQNAME**

Název lokální fronty, jak je znám správci vzdálené fronty.

Filtrační hodnota je název fronty.

**\*RTNITV**

Interval uchování.

Hodnota filtru je celočíselná hodnota intervalu.

**\*SDÍLENÍ**

Zda fronta může být sdílená.

Hodnota filtru je jedna z následujících hodnot:

**\*NO**

Pouze jediná instance aplikace může tuto frontu otevřít pro vstup.

**\*YES**

Více než jedna instance aplikace může tuto frontu otevřít pro vstup.

**\*SRVRT**

Zda se generují události servisního intervalu.

Hodnota filtru je jedna z následujících hodnot:

**\*VYSOKÁ**

Události vysokého servisního intervalu se generují.

**\*OK**

Události servisního intervalu OK se generují.

**\*ŽÁDNÉ**

Negenerují se žádné události servisního intervalu.

**\* SRVITV**

Prahová hodnota generování události servisního intervalu.

Hodnota filtru je celočíselná prahová hodnota.

**\* STATQ**

Statistická data.

Hodnota filtru je jedna z následujících hodnot:

**\* QMGR**

Shromažďování statistických dat vychází z nastavení atributu STATQ správce front.

**\* VYPNUTO**

Shromažďování statistických dat pro tuto frontu je vypnuto.

**\* ZAPNUTO**

Shromažďování statistických dat je pro tuto frontu zapnuto.

**\* TARGTYPE**

Cílový typ.

Hodnota filtru je jedna z následujících hodnot:

**\* FRONTA**

Objekt fronty.

**\*TOPIC**

Objekt tématu.

**\* TEXT**

Popisný komentář.

Filtrační hodnota je textový popis fronty.

**\* TGTQNAME**

Cílová fronta, pro kterou je tato fronta alias.

Filtrační hodnota je název fronty.

**\* TMQNAME**

Název přenosové fronty.

Filtrační hodnota je název fronty.

**\* TRGDATA**

Data spouštěče.

Hodnota filtru je text zprávy spouštěče.

**\* TRGDEPTH**

Hloubka spouštěče.

Filtrační hodnota je celočíselný počet zpráv.

**\* TRGENBL.**

Zda je povolen spouštěcí impuls.

Hodnota filtru je jedna z následujících hodnot:

**\*NO**

Spouštěcí impuls není povolen.

**\*YES**

Spouštěcí impuls je povolen.

**\* TRGMSGPTY**

Priorita zprávy prahové hodnoty pro spouštěče.

Filtrační hodnota je celočíselná hodnota priority.

**\* TRGTYPE**

Typ spouštěče.

Hodnota filtru je jedna z následujících hodnot:

**\* PRVNÍ \***

Když je počet zpráv ve frontě v rozsahu od 0 do 1.

**\*ALL**

Kdykoli zpráva dorazí do fronty.

**\* HLOUBKA**

Když počet zpráv ve frontě je rovný hodnotě atributu TRGDEPTH.

**\* ŽÁDNÉ**

Žádné zprávy spouštěče se nezapisují.

**\* UNCOM**

Počet nepotvrzených změn čekajících na vyřízení ve frontě.

Hodnota filtru je jedna z následujících hodnot:

**\*NO**

Neexistují žádné nevázané nevyřízené změny.

**\*YES**

Existují nevázané nevyřízené změny.

**\* VYUŽITÍ**

Zda fronta je přenosová fronta.

Hodnota filtru je jedna z následujících hodnot:

**\* NORMÁLNÍ**

Fronta není přenosová fronta.

**\* TMQ**

Fronta je přenosová fronta.

**Příklady**

Není

**Chybové zprávy**

Neznámý

**Práce se stavem fronty (WRKMQMQSTS)****Kde je povoleno spustit**

Všechna prostředí (\*ALL)

**Bezpečnost podprocesů**

Ano

Příkaz Práce se stavem fronty (WRKMQMQSTS) uvádí seznam úloh, které mají momentálně otevřenou frontu IBM MQ. Příkaz vám umožňuje zjistit, s jakými volbami byla nějaká fronta otevřena, a také vám umožňuje zkontrolovat, které kanály a připojení má fronta otevřené.

**Parametry**

Klíčové slovo	Popis	Volby	Notes
<u>MQMNAME</u>	Název správce front zpráv	Hodnota znaku, *DFT	Volitelné, Poziční 1
<u>QNAME</u>	Název fronty	Hodnota znaku	Volitelné, Poziční 2

Klíčové slovo	Popis	Volby	Notes
kde:	Příkaz filtru	Jednoduché hodnoty: <b>*NONE</b> Ostatní hodnoty: <i>Seznam prvků</i>	Volitelné, Poziční 3
	Prvek 1: Klíčové slovo filtru	* APPLDESC, * APPLTAG, * BROWSE, * CHLNAME, * CONNAME, * INPUT, * INQUIRE, * JOB, * OUTPUT, * SET, * URTYPE	
	Prvek 2: Operátor filtru	*GT, *LT, *EQ, *NE, *GE, *LE, *LK, *NL, *CT, *EX, *CTG, *EXG	
	Prvek 3: Hodnota filtru	Hodnota znaku	

### Název správce front zpráv (MQMNAME)

Uvádí název správce front zpráv.

Možné hodnoty jsou:

**\* DFT**

Použít výchozího správce front.

**jméno-správce-front**

Uveďte název správce front.

### Název fronty (QNAME)

Uvádí název lokální fronty.

Možné hodnoty jsou:

**jméno-fronty**

Uveďte název lokální fronty.

### Příkaz filtru (WHERE)

Tento parametr lze použít pro selektivní zobrazení pouze těch úloh s určitými atributy, pro které je otevřená fronta.

Parametr má tři argumenty, klíčové slovo, operátor a hodnotu.

Generické řetězce jsou povoleny pro hodnoty, které jsou názvy.

Operátor může mít jednu z následujících hodnot:

**\*GT**

Větší než.

Použitelná pro celočíselné hodnoty a hodnoty negenerického řetězce.

**\* LT**

Menší než.

Použitelná pro celočíselné hodnoty a hodnoty negenerického řetězce.

**\* EQ**

Rovná se.

Použitelná pro celočíselné hodnoty a hodnoty negenerického řetězce.

**\* NE**

Nerovná se.

Použitelná pro celočíselné hodnoty a hodnoty negenerického řetězce.

**\* E**

Větší než nebo rovná se.

Použitelná pro celočíselné hodnoty a hodnoty negenerického řetězce.

**\* LE**

Menší než nebo rovná se.

Použitelná pro celočíselné hodnoty a hodnoty negenerického řetězce.

**\* LK**

Jako.

Použitelná pro hodnoty generického řetězce.

**\* NL**

Ne jako.

Použitelná pro hodnoty generického řetězce.

**\* PROC**

Obsahuje.

Použitelná pro hodnoty negenerického seznamu.

**\* EX**

Vylučuje.

Použitelná pro hodnoty negenerického seznamu.

**\* CTG**

Obsahuje generický.

Použitelná pro hodnoty generického seznamu.

**\* EXG.**

Vylučuje generický.

Použitelná pro hodnoty generického seznamu.

Klíčové slovo může mít jednu z následujících hodnot:

**\* NÁZEV\_APLIKACE**

Popis aplikace, která má otevřenou frontu.

Hodnota filtru je řetězec popisu aplikace.

**\* APPLTAG**

Příznak aplikace, která má otevřenou frontu.

Filtrační hodnota je řetězec příznaku aplikace.

**\*BROWSE**

Zda má úloha otevřenou frontu pro procházení.

Filtrační hodnota je buď \*NO, nebo \*YES.

**\* NÁZEV\_KANÁLU**

Název kanálu, který má otevřenou frontu.

Filtrační hodnota je název kanálu.

**\* CONNAME**

Název připojení kanálu, který má otevřenou frontu.

Filtrační hodnota je název připojení.

**\* VSTUP**

Zda úloha má otevřenou frontu pro vstup.

Filtrační hodnota je jedna z následujících:

**\*NO**

Úloha nemá frontu otevřenou pro vstup.

**\* SDÍLENÉ**

Úloha má otevřenou frontu pro sdílený vstup.

**\* BEZ**

Úloha má otevřenou frontu pro výlučný vstup.

**\* DOTAZ**

Zda úloha má otevřenou frontu pro dotaz.

Filtrační hodnota je buď \*NO, nebo \*YES.

**\* ÚLOHA**

Název úlohy, která má otevřenou frontu.

Hodnota filtru je název úlohy.

**\* VÝSTUP**

Zda úloha má otevřenou frontu pro výstup.

Filtrační hodnota je buď \*NO, nebo \*YES.

**\*SET**

Zda úloha má otevřenou frontu pro nastavení.

Filtrační hodnota je buď \*NO, nebo \*YES.

**\* TYP URTYPE**

Typ jednotky identifikátoru obnovy práce.

Filtrační hodnota je jedna z následujících:

**\* QMGR**

Jednotka správce front pro identifikátor obnovy práce.

**\* TRANSAKCE**

XA jednotka pro identifikátor obnovy práce.

**Příklady**

Není

**Chybové zprávy**

Neznámý

**Práce se zásadami zabezpečení MQM (WRKMQMSPL)****Kde je povoleno spustit**

Všechna prostředí (\*ALL)

**Bezpečnost podprocesů**

Ano

Příkaz Práce se zásadami zabezpečení MQM (WRKMQMSPL) vypíše všechny zásady zabezpečení pro správce front.

Zásady zabezpečení jsou v produktu IBM MQ Advanced Message Security používány k řízení způsobu ochrany zpráv při jejich vkládání, prohlížení nebo destruktivním odebírání z front.

Kromě toho příkaz DSPMQM zobrazí, zda jsou pro správce front povoleny zásady zabezpečení. Všimněte si, že licence produktu IBM MQ Advanced Message Security musí být instalována, když byl spuštěn správce front, aby k tomu došlo.

## Parametry

Klíčové slovo	Popis	Volby	Notes
<u>Výstup</u>	Výstup	<b>*</b> , *PRINT	Volitelné, Poziční 1
<u>MQMNAME</u>	Název správce front zpráv	<i>Hodnota znaku</i> , <b>*DFT</b>	Volitelné, Poziční 2

## Výstup (OUTPUT)

Uvádí, zda je výstup z příkazu zobrazen na požadující pracovní stanici nebo vytištěn s výstupem úlohy určeným pro souběžný tisk.

Možné hodnoty jsou:

**\***

Výstup požadovaný interaktivní úlohou je zobrazen na obrazovce. Výstup požadovaný dávkovou úlohou je vytištěn s výstupem určeným pro souběžný tisk úlohy.

**\* TISK**

Zobrazí se podrobný seznam uživatelů a jejich oprávnění zaregistrovaných s vybraným záznamem profilu oprávnění spolu s výstupem souběžného tisku úlohy.

## Název správce front zpráv (MQMNAME)

Uvádí název správce front.

**\* DFT**

Použít výchozího správce front.

**jméno-správce-front**

Uveďte název správce front.

## Práce s odběry MQ (WRKMQMSUB)

**Kde je povoleno spustit**

Všechna prostředí (\*ALL)

**Bezpečnost podprocesů**

Ano

Příkaz Práce s odběry MQ (WRKMQMSUB) vám umožní pracovat s více odběry, které jsou definované v lokálním správci front. To vám umožní kopírovat, měnit, zobrazovat a odstraňovat IBM MQ odběry.

## Parametry

Klíčové slovo	Popis	Volby	Notes
<u>SUBNAME</u>	Název odběru	<i>Hodnota znaku</i> , <b>*ALL</b>	Volitelné, Poziční 1
<u>MQMNAME</u>	Název správce front zpráv	<i>Hodnota znaku</i> , <b>*DFT</b>	Volitelné, Poziční 2



Klíčové slovo	Popis	Volby	Notes
kde:	Příkaz filtru	Jednoduché hodnoty: <b>*NONE</b> Ostatní hodnoty: <i>Seznam prvků</i>	Volitelné, Poziční 3
	Prvek 1: Klíčové slovo filtru	* DEST, * DESTCLASS, * DESTCLRID, * DESTMQM, * EXPIRY, * PSPROP, * PUBACCT, * PUBAPPID, * PUBPTY, * REQONLY, * SELTYPE, * SUBSCOPE, * SUBID, * SUBID, * TOPICSTR, * TOPICSTR, * USERUSER, * VARUSER, * WSCHEMA	
	Prvek 2: Operátor filtru	*GT, *LT, *EQ, *NE, *GE, *LE, *LK, *NL, *CT, *EX, *CTG, *EXG	
	Prvek 3: Hodnota filtru	Hodnota znaku	

### Název odběru (SUBNAME)

Uvádí název, nebo názvy odběru(ů).

Možné hodnoty jsou:

#### **\*ALL**

Jsou vybrány všechny odběry.

#### **generický-název-odběru**

Uvedte generický název odběrů MQ. Generické jméno je znakový řetězec následován hvězdičkou (\*). Například ABC\* vybere všechny odběry mající názvy začínající na řetězec znaků.

Doporučuje se, abyste požadovaný název uvedli v uvozovkách. Zajistíte, že výběr bude přesně odpovídat vašemu zadání.

Nemůžete vybrat všechna velká a malá verze generického názvu na jednom panelu, aniž byste požadovali všechny názvy.

#### **název-odběru**

Uvedte název odběru MQ.

### Název správce front zpráv (MQMNAME)

Uvádí název správce front.

Možné hodnoty jsou:

#### **\* DFT**

Použít výchozího správce front.

#### **jméno-správce-front**

Název správce front.

### Příkaz filtru (WHERE)

Tento parametr lze použít pro selektivní zobrazení pouze těch odběrů, které mají konkrétní atributy.

Parametr má tři argumenty, klíčové slovo, operátor a hodnotu.

Generické řetězce jsou povoleny pro hodnoty, které jsou názvy.

Operátor může mít jednu z následujících hodnot:

**\*GT**

Větší než.

Použitelná pro celočíselné hodnoty a hodnoty negenerického řetězce.

**\*LT**

Menší než.

Použitelná pro celočíselné hodnoty a hodnoty negenerického řetězce.

**\*EQ**

Rovná se.

Použitelná pro celočíselné hodnoty a hodnoty negenerického řetězce.

**\*NE**

Nerovná se.

Použitelná pro celočíselné hodnoty a hodnoty negenerického řetězce.

**\*E**

Větší než nebo rovná se.

Použitelná pro celočíselné hodnoty a hodnoty negenerického řetězce.

**\*LE**

Menší než nebo rovná se.

Použitelná pro celočíselné hodnoty a hodnoty negenerického řetězce.

**\*LK**

Jako.

Použitelná pro hodnoty generického řetězce.

**\*NL**

Ne jako.

Použitelná pro hodnoty generického řetězce.

**\*PROC**

Obsahuje.

Použitelná pro hodnoty negenerického seznamu.

**\*EX**

Vylučuje.

Použitelná pro hodnoty negenerického seznamu.

**\*CTG**

Obsahuje generický.

Použitelná pro hodnoty generického seznamu.

**\*EXG.**

Vylučuje generický.

Použitelná pro hodnoty generického seznamu.

Klíčové slovo může mít jednu z následujících hodnot:

**\*DEST**

Cílová fronta pro zprávy, publikované k tomuto odběru.

Filtrační hodnota je název fronty.

**\*CÍLOVÁ\_TŘÍDA**

Uvádí, zda je toto spravovaný odběr.

Filtrační hodnota je jedna z následujících:

**\* SPRAVOVANÁ**

Cíl je spravovaný.

**\* POSKYTNUTO**

Cílem je fronta.

**\* DETCRLID**

Korelační identifikátor pro zprávy, publikované k tomuto odběru.

Hodnota filtru je hexadecimální řetězec o délce 48 znaků, představující 24bajtový korelační identifikátor.

**\* DESTMQM**

Správce cílové fronty pro zprávy publikované pro tento odběr.

Filtrační hodnota je název správce front.

**\* VYPRŠENÍ PLATNOSTI**

Doba vypršení platnosti odběru.

Hodnota filtru je celé číslo doby vypršení.

**\* PSPROP**

Chování, ve kterém jsou související vlastnosti publikování/odběru zprávy přidány do zpráv, odeslaných tomuto odběru.

Filtrační hodnota je jedna z následujících:

**\* ŽÁDNÉ**

Vlastnosti publikování/odběru nejsou přidány do zprávy.

**\* COMPAT**

Vlastnosti publikování/odběru jsou přidány do zprávy, aby se zajistila kompatibilita s publikováním/odběrem V6.

**\*RFH2**

Vlastnosti publikování/odběru jsou přidány do zprávy uvnitř hlavičky RFH Verze 2.

**\* PUBACCT**

Evidenční token pro zprávy, publikované k tomuto odběru.

Hodnota filtru je hexadecimální řetězec o délce 64 znaků, představující 32bajtový publikační evidenční token.

**\* PUBAPPID**

Identita publikační aplikace pro zprávy, publikované k tomuto odběru.

Hodnota filtru je identifikátor publikační aplikace.

**\* PPUCTY**

Priorita zprávy odeslané tomuto odběru.

Filtrační hodnota je celočíselná priorita.

**\* POŽ.**

Zda odběratel vyzve kvůli aktualizacím přes rozhraní MQSUBRQ API nebo zda budou všechny publikace doručeny tomuto odběru.

Filtrační hodnota je jedna z následujících:

**\*YES**

Publikace jsou doručeny pouze tomuto odběru, v odezvě na rozhraní MQSUBRQ API.

**\*NO**

V rámci tohoto odběru jsou doručovány všechny publikace k danému tématu.

#### \* **SELEKTOR**

Řetězec selektoru SQL 92, který má být použit na zprávy, publikované na jmenované téma, pro vybrání zda jsou pro odběr vhodné.

Hodnota filtru je řetězec selektoru.

#### \* **SELTYPE**

Typ řetězce selektoru SQL 92, který byl uveden.

Filtrační hodnota je jedna z následujících:

##### \* **ŽÁDNÉ**

Nebyl uveden žádný selektor.

##### \* **STANDARD**

U řetězce selektoru bylo uvedeno, že pouze vlastnosti odkazů zprávy používají standardní syntaxi selektoru.

##### \* **ROZŠÍŘENÉ**

U řetězce selektoru bylo uvedeno, že používá rozšířené syntaxe selektorů, běžně odkázáním obsahu zprávy. Řetězce selektoru tohoto typu nemohou být zpracovány interně správcem front; použití rozšířených selektorů zpráv může být zpracováno pouze jiným programem, například IBM Integration Bus.

#### \* **DÍLČÍ ROZSAH**

Určuje, zda se tento odběr předává dalším správcům front, takže odběratel dostává zprávy publikované na těchto správcích front.

Filtrační hodnota je jedna z následujících:

##### \* **ALL**

Odběr se předává všem správcům front přímo připojeným prostřednictvím hierarchie nebo kolektivu publikování a odběru.

##### \* **QMGR**

Odběr předává zprávy publikované k tomuto tématu pouze v rámci tohoto správce front.

**Poznámka:** Jednotliví odběratelé mohou parametr **SUBSCOPE** pouze *omezit*. Pokud je tento parametr na úrovni tématu nastaven na hodnotu ALL, může jej individuální odběratel pro tento odběr omezit na úroveň QMGR. Pokud je ale parametr na úrovni tématu nastaven na hodnotu QMGR, nastavení individuálního odběratele na hodnotu ALL nemá žádný efekt.

#### \* **DÍLČÍ ID**

Identifikátor odběru přidružený k odběru.

Hodnota filtru je hexadecimální řetězec o délce 48 znaků, představující 24bajtový identifikátor odběru.

#### \* **TOPICOBJ**

Objekt tématu, přidružený k odběru.

Hodnota filtru je název objektu tématu.

#### \* **TOPICSTR**

Řetězec tématu, přidružený k odběru.

Hodnota filtru je řetězec tématu.

#### \* **UŽIVATELSKÁ DATA**

Uživatelská data, přidružená k tomuto odběru.

Hodnota filtru jsou uživatelská data.

#### \* **VARUSER**

Zda profily uživatelů, jiné než tvůrce odběru, se mohou připojit.

Filtrační hodnota je jedna z následujících:

##### \* **ANY**

Všechny uživatelské profily se mohou připojit k odběru.

**\* PEVNÁ**

Připojit se může pouze profil uživatele, které odběr vytvořil.

**\* SCHÉMA WSCHEMA**

Schéma, které má být použito při interpretaci zástupných znaků v řetězci tématu.

Filtrační hodnota je jedna z následujících:

**\*TOPIC**

Zástupné znaky představují části hierarchie témat.

**\* CHAR**

Zástupné znaky představují části řetězců.

**Příklady**

Není

**Chybové zprávy**

Neznámý

**Práce s objektem služby MQ (WRKMQMSVC)****Kde je povoleno spustit**

Všechna prostředí (\*ALL)

**Bezpečnost podprocesů**

Ano

Příkaz Práce s objekty služby MQ (WRKMQMSVC) vám umožňuje pracovat s více objekty služeb, které jsou definovány na lokálním správci front.

To vám umožní spustit, zastavit, změnit, kopírovat, vytvořit, vymazat, zobrazit a zobrazit a změnit oprávnění k objektu služby MQ .

**Parametry**

Klíčové slovo	Popis	Volby	Notes
<u>SVCNAME</u>	Název služby	Hodnota znaku, <b>*ALL</b>	Volitelné, Poziční 1
<u>MQMNAME</u>	Název správce front zpráv	Hodnota znaku, <b>*DFT</b>	Volitelné, Poziční 2
<u>kde:</u>	Příkaz filtru	Jednoduché hodnoty: <b>*NONE</b> Ostatní hodnoty: <i>Seznam prvků</i>	Volitelné, Poziční 3
	Prvek 1: Klíčové slovo filtru	* ALTDAT, * ALTTIME, * CONTROL, * ENDARG, * ENDCMD, * STDERR, * STDOUT, * STRARG, * STRCMD, * TEXT, * TYPE	
	Prvek 2: Operátor filtru	*GT, *LT, *EQ, *NE, *GE, *LE, *LK, *NL, *CT, *EX, *CTG, *EXG	
	Prvek 3: Hodnota filtru	Hodnota znaku	

**Název služby (SVCNAME)**

Název nebo názvy objektů služeb.

Možné hodnoty jsou:

**\*ALL nebo \***

Jsou vybrány všechny objekty služeb.

**generický-název-slужby**

Generický název objektů služeb. Generické jméno je znakový řetězec následován hvězdičkou (\*). Například ABC\* vybere všechny objekty služby, které mají názvy začínající na řetězec znaků.

Doporučuje se, abyste požadovaný název uvedli v uvozovkách. Zajistíte, že výběr bude přesně odpovídat vašemu zadání.

Nemůžete vybrat všechna velká a malá verze generického názvu na jednom panelu, aniž byste požadovali všechny názvy.

**jméno-slужby**

Uveďte název jednoho objektu služby.

## **Název správce front zpráv (MQMNAME)**

Uvádí název správce front.

Možné hodnoty jsou:

**\* DFT**

Použít výchozího správce front.

**jméno-správce-front**

Název správce front zpráv.

## **Příkaz filtru (WHERE)**

Tento parametr lze použít k selektivnímu zobrazení pouze těch objektů služeb s konkrétními atributy služby.

Parametr má tři argumenty, klíčové slovo, operátor a hodnotu.

Generické řetězce jsou povoleny pro hodnoty, které jsou názvy.

Operátor může mít jednu z následujících hodnot:

**\*GT**

Větší než.

Použitelná pro celočíselné hodnoty a hodnoty negenerického řetězce.

**\* LT**

Menší než.

Použitelná pro celočíselné hodnoty a hodnoty negenerického řetězce.

**\* EQ**

Rovná se.

Použitelná pro celočíselné hodnoty a hodnoty negenerického řetězce.

**\* NE**

Nerovná se.

Použitelná pro celočíselné hodnoty a hodnoty negenerického řetězce.

**\* E**

Větší než nebo rovná se.

Použitelná pro celočíselné hodnoty a hodnoty negenerického řetězce.

**\* LE**

Menší než nebo rovná se.

Použitelná pro celočíselné hodnoty a hodnoty negenerického řetězce.

**\* LK**

Jako.

Použitelná pro hodnoty generického řetězce.

**\* NL**

Ne jako.

Použitelná pro hodnoty generického řetězce.

**\* PROC**

Obsahuje.

Použitelná pro hodnoty negenerického seznamu.

**\* EX**

Vylučuje.

Použitelná pro hodnoty negenerického seznamu.

**\* CTG**

Obsahuje generický.

Použitelná pro hodnoty generického seznamu.

**\* EXG.**

Vylučuje generický.

Použitelná pro hodnoty generického seznamu.

Klíčové slovo může mít jednu z následujících hodnot:

**\* ALTDAT**

Datum, kdy byla definice nebo informace naposledy změněna.

Filtrační hodnota je datum ve formátu rrrr-mm-dd.

**\* ALTTIME**

Čas, kdy byla definice nebo informace naposledy změněna.

Hodnota filtru je čas ve formátu hh:mm:ss.

**\* ŘÍDICÍ PRVEK**

Zda je služba spuštěna a zastavena pomocí správce front.

Filtrační hodnota je jedna z následujících:

**\* RUČNÍ**

Služba není automaticky spuštěna nebo zastavena.

**\* QMGR**

Služba je spuštěna a zastavena, jak je spuštěn a zastaven správce front.

**\* POUZE START\_**

Služba se spustí, když je správce front spuštěn, pokud je správce front zastaven, není požadováno zastavení.

**\* ENDARG**

Argumenty předané do koncového programu, když je požadováno zastavení služby.

Filtrační hodnota je řetězec argumentů.

**\* ENCMD**

Název spustitelného souboru, který má být spuštěn při požadavku na zastavení služby.

Filtrační hodnota je řetězec názvu programu.

**STANDARDNÍ CHYBOVÝ VÝSTUP**

Standardní chybová cesta.

Filtrační hodnota je název cesty.

**\* STANDARDNÍ VÝSTUP**

Standardní výstupní cesta.

Filtrační hodnota je název cesty.

**\* ŘETĚZEC**

Argumenty předané do programu při spuštění.

Filtrační hodnota je řetězec argumentů.

**\* STRCMD**

Název programu, který má být spuštěn.

Filtrační hodnota je řetězec názvu programu.

**\* TEXT**

Popisný komentář.

Filtrační hodnota je textový popis služby.

**\*Typ**

Režim, ve kterém se má spustit služba.

Filtrační hodnota je jedna z následujících:

**\* CMD**

Když je příkaz spuštěn, je proveden, ale žádný stav se neshromažďuje ani nezobrazuje.

**\*SVR**

Stav spuštěného spustitelného souboru je monitorován a zobrazen.

## Příklady

Není

## Chybové zprávy

Neznámý

## Práce s tématy MQ (WRKMQMTOP)

### Kde je povoleno spustit

Všechna prostředí (\*ALL)

### Bezpečnost podprocesů

Ano

Příkaz Práce s tématy MQ (WRKMQMTOP) vám umožňuje pracovat s více objekty tématu, které jsou definovány na lokálním správci front. To vám umožní kopírovat, měnit, zobrazovat, odstraňovat, zobrazovat oprávnění, upravovat oprávnění, zaznamenávat a obnovovat objekty témat MQ .

## Parametry

Klíčové slovo	Popis	Volby	Notes
<u>TOPNAME</u>	Název tématu	<i>Hodnota znaku, *ALL</i>	Volitelné, Poziční 1
<u>MQMNAME</u>	Název správce front zpráv	<i>Hodnota znaku, *DFT</i>	Volitelné, Poziční 2



Klíčové slovo	Popis	Volby	Notes
kde:	Příkaz filtru	Jednoduché hodnoty: <b>*NONE</b> Ostatní hodnoty: <i>Seznam prvků</i>	Volitelné, Poziční 3
	Prvek 1: Klíčové slovo filtru	* ALTDAT, * ALTTIME, * DFTSMGPST, * DFTPTY, * DFTPRES, * DURSUB, * MGDDURMDL, * MGDNDURMDL, * NPMSGDLV, * PMSGDLV, * PMSGDLV, * SUBENBL, * SUBST, * TEXT, * TOPNAME, * TOPICSTR, * ZÁSTUPNÝ ZNAK *	
	Prvek 2: Operátor filtru	*GT, *LT, *EQ, *NE, *GE, *LE, *LK, *NL, *CT, *EX, *CTG, *EXG	
	Prvek 3: Hodnota filtru	Hodnota znaku	

### Název tématu (TOPNAME)

Určuje název nebo názvy objektů tématu.

Možné hodnoty jsou:

#### **\*ALL**

Jsou vybrány všechny objekty témat.

#### **generický-název-tématu**

Zadejte generický název objektů tématu MQ . Generické jméno je znakový řetězec následován hvězdičkou (\*). Například ABC\* vybírá všechny objekty tématu, které mají názvy začínající na řetězec znaků.

Doporučuje se, abyste požadovaný název uvedli v uvozovkách. Zajistíte, že výběr bude přesně odpovídat vašemu zadání.

Nemůžete vybrat všechna velká a malá verze generického názvu na jednom panelu, aniž byste požadovali všechny názvy.

#### **jméno-tématu**

Zadejte název objektu tématu MQ .

### Název správce front zpráv (MQMNAME)

Uvádí název správce front.

Možné hodnoty jsou:

#### **\* DFT**

Použít výchozího správce front.

#### **jméno-správce-front**

Název správce front.

### Příkaz filtru (WHERE)

Tento parametr lze použít k selektivnímu zobrazení pouze těch, které mají určité atributy témat.

Parametr má tři argumenty, klíčové slovo, operátor a hodnotu.

Generické řetězce jsou povoleny pro hodnoty, které jsou názvy.

Operátor může mít jednu z následujících hodnot:

**\*GT**

Větší než.

Použitelná pro celočíselné hodnoty a hodnoty negenerického řetězce.

**\*LT**

Menší než.

Použitelná pro celočíselné hodnoty a hodnoty negenerického řetězce.

**\*EQ**

Rovná se.

Použitelná pro celočíselné hodnoty a hodnoty negenerického řetězce.

**\*NE**

Nerovná se.

Použitelná pro celočíselné hodnoty a hodnoty negenerického řetězce.

**\*E**

Větší než nebo rovná se.

Použitelná pro celočíselné hodnoty a hodnoty negenerického řetězce.

**\*LE**

Menší než nebo rovná se.

Použitelná pro celočíselné hodnoty a hodnoty negenerického řetězce.

**\*LK**

Jako.

Použitelná pro hodnoty generického řetězce.

**\*NL**

Ne jako.

Použitelná pro hodnoty generického řetězce.

**\*PROC**

Obsahuje.

Použitelná pro hodnoty negenerického seznamu.

**\*EX**

Vylučuje.

Použitelná pro hodnoty negenerického seznamu.

**\*CTG**

Obsahuje generický.

Použitelná pro hodnoty generického seznamu.

**\*EXG.**

Vylučuje generický.

Použitelná pro hodnoty generického seznamu.

Klíčové slovo může mít jednu z následujících hodnot:

**\*ALTDAT**

Datum, kdy byl objekt nebo informace naposledy pozměněn.

Filtrační hodnota je datum ve formátu rrrr-mm-dd.

**\* ALTTIME**

Čas, kdy došlo k poslední změně objektu nebo informace.

Hodnota filtru je čas ve formátu hh:mm:ss.

**\* DFTSMGPST**

Výchozí perzistence pro zprávy přidružené k tomuto tématu.

Filtrační hodnota je jedna z následujících:

**\*ASPARENT**

Výchozí perzistence zpráv je zděděna z nadřízeného tématu.

**\*NO**

Zprávy přidružené k tomuto tématu se ztratí po opakovaném spuštění správce front.

**\*YES**

Zprávy přidružené k tomuto tématu přežijí restartování správce front.

**\* DFTPURRESP**

Výchozí odezva na operaci put

Filtrační hodnota je jedna z následujících:

**\*ASPARENT**

Výchozí typ odezvy je založen na nastavení prvního nadřízeného administrativního uzlu nalezeného ve stromu témat souvisejících s tímto tématem.

**\* SYNCHRONIZACE**

Operace vložení do fronty, které určují MQPMO\_RESPONSE\_AS\_Q\_DEF, jsou vydávány, jako by bylo místo toho zadáno MQPMO\_SYNC\_RESPONSE.

**\* ASYNCHRONNÍ**

Operace vložení do fronty, které určují MQPMO\_RESPONSE\_AS\_Q\_DEF, jsou vždy vydávány, jako by bylo místo toho zadáno MQPMO\_ASYNC\_RESPONSE.

**\* DFTP**

Výchozí priorita pro zprávy přidružené k tomuto tématu.

Filtrační hodnota je celočíselná hodnota priority.

**\* DURSUB**

Určuje, zda téma povoluje trvalé odběry.

Filtrační hodnota je jedna z následujících:

**\*ASPARENT**

Toto téma se chová stejným způsobem jako nadřízené téma.

**\*NO**

Toto téma nepovoluje trvalé odběry.

**\*YES**

Toto téma povoluje trvalé odběry.

**\* MGDDURMDL**

Název modelové fronty pro spravované trvalé odběry.

Filtrační hodnota je název fronty.

**\* MGDNDURMDL**

Název modelové fronty pro spravované netrvalé odběry.

Filtrační hodnota je název fronty.

**\* NPMSGDLV**

Určuje doručovací mechanismus pro netrvalé zprávy publikované v rámci tohoto tématu.

Filtrační hodnota je jedna z následujících:

**\*ALL**

Všechny netrvalé zprávy jsou publikovány do tohoto tématu.

**\*ALLDUR**

Všechny trvalé netrvalé zprávy jsou publikovány do tohoto tématu.

**\*ALLAVAIL**

Všechny dostupné netrvalé zprávy jsou publikovány do tohoto tématu.

**\*ASPARENT**

Toto téma se chová stejným způsobem jako nadřazené téma.

**\* PMSGDLV**

Určuje doručovací mechanismus pro trvalé zprávy publikované v rámci tohoto tématu.

Filtrační hodnota je jedna z následujících:

**\*ALL**

Všechny trvalé zprávy jsou publikovány do tohoto tématu.

**\*ALLDUR**

Všechny trvalé trvalé zprávy jsou publikovány do tohoto tématu.

**\*ALLAVAIL**

Všechny dostupné trvalé zprávy jsou publikovány do tohoto tématu.

**\*ASPARENT**

Toto téma se chová stejným způsobem jako nadřazené téma.

**\* PUBYBL**

Určuje, zda téma umožňuje publikování.

Filtrační hodnota je jedna z následujících:

**\*ASPARENT**

Toto téma se chová stejným způsobem jako nadřazené téma.

**\*NO**

Toto téma nemá povoleno publikování.

**\*YES**

Toto téma má povoleno publikování.

**\* SUBENBL.**

Určuje, zda téma umožňuje odběry.

Filtrační hodnota je jedna z následujících:

**\*ASPARENT**

Toto téma se chová stejným způsobem jako nadřazené téma.

**\*NO**

Toto téma nepovoluje odběry.

**\*YES**

Toto téma umožňuje odběry.

**\* TEXT**

Popisný komentář.

Filtrační hodnota je textový popis tématu.

**\* TOPNAME.**

Název tématu.

Filtrační hodnota je název tématu.

**\* TOPICSTR**

Řetězec tématu, který se používá k identifikaci uzlu tématu.

Filtrační hodnota je znakový řetězec.

### \* ZÁSTUPNÝ ZNAK

Určuje chování odběrů se zástupnými znaky s ohledem na toto téma.

Filtrační hodnota je jedna z následujících:

### \* PRŮCHOZÍ

Odběry provedené v tématu zástupných znaků, které jsou méně specifické než řetězec tématu v tomto objektu tématu, budou přijímat publikování z tohoto tématu a do řetězců témat specifičtějších než toto téma.

### \* BLOK

Odběry provedené v tématu zástupných znaků, které jsou méně specifické než řetězec tématu v tomto objektu tématu, nebudou přijímat publikování z tohoto tématu nebo do řetězců témat specifičtějších než toto téma.

## Příklady

Není

## Chybové zprávy

Neznámý

## Práce s transakcemi MQ (WRKMQMTRN)

### Kde je povoleno spustit

Všechna prostředí (\*ALL)

### Bezpečnost podprocesů

Ano

Práce s transakcemi MQ (WRKMQMTRN) zobrazuje podrobnosti o interně nebo externě koordinovaných transakcích s nejistým stavem.

## Parametry

Klíčové slovo	Popis	Volby	Notes
<u>Type</u>	Typ transakce	<b>*ALL</b> , *EXT, *INT, *MQI, *XA, *OS400	Volitelné, Poziční 1
<u>MQMNAME</u>	Název správce front zpráv	<i>Hodnota znaku</i> , <b>*DFT</b>	Volitelné, Poziční 2

## Typ transakce (TYPE)

Uvádí typ transakcí.

### \*ALL

Požaduje podrobnosti o všech transakcích, které vyvolávají pochybnosti.

### \* EXTERNÍ

Požaduje podrobnosti o externě koordinovaných transakcích, které vyvolávají pochybnosti. Takové transakce jsou ty, pro které byl IBM MQ požádán, aby se připravil na potvrzení, ale dosud nebyl informován o výsledku transakce.

### \* INT

Požaduje podrobnosti o interně koordinovaných transakcích, které vyvolávají pochybnosti. Takové transakce jsou ty, pro které byl každý správce prostředků požádán o přípravu na potvrzení, ale produkt IBM MQ dosud neinformoval správce prostředků o výsledku transakce.

## Název správce front zpráv (MQMNAME)

Uvádí název správce front zpráv.

Možné hodnoty jsou:

### \* DFT

Poulít výchozího správce front.

### jméno-správce-front-zpráv

Uved'te název správce front.

## Příklady

Není

## Chybové zprávy

Neznámý

## Odkaz na MQSC

---

Pomocí příkazů MQSC spravujete objekty správce front, včetně samotného správce front, front, definic procesů, kanálů, kanálů připojení klienta, modulů listener, služeb názvů, klastrů a objektů ověřovacích informací.

Přehled použití příkazů MQSC pro administraci produktu IBM MQ naleznete v tématu [Provedení úloh lokální administrace pomocí příkazů MQSC](#).

Příkazy MQSC používají určité speciální znaky k tomu, aby měly určité významy. Další informace o těchto speciálních znacích a o jejich použití najdete v tématu [“Generické hodnoty a znaky se speciálním významem”](#) na stránce 630.

Informace o tom, jak můžete sestavovat skripty pomocí příkazů MQSC, najdete v tématu [“Sestavování příkazových skriptů”](#) na stránce 631.

Vysvětlení symbolů ve sloupci z/OS viz [Použití příkazů v systému z/OS](#).

Úplný seznam příkazů MQSC naleznete v příručce [“Příkazy MQSC”](#) na stránce 633.

### Související pojmy

[“Řídící příkazy produktu IBM MQ”](#) na stránce 8

Zde se dozvíte, jak používat řídicí příkazy obslužného programu IBM MQ .

[“Přehled formátů Programovatelných příkazů”](#) na stránce 1323

Programovatelné formáty příkazů (PCFs) definují příkaz a odpovědi na zprávy, které lze vyměňovat mezi programem a libovolným správcem front (který podporuje PCFs) v síti. PCFs zjednodušují administraci správců front a další správu sítě.

### Související odkazy

[“Příkazy CL produktu IBM MQ for IBM i”](#) na stránce 190

Seznam CL příkazů IBM MQ for IBM i seskupených podle typu příkazu:

## Generické hodnoty a znaky se speciálním významem

Následující informace popisují generické hodnoty a znaky, které mají speciální význam při sestavování příkazů MQSC.

Kdekoli může mít parametr generickou hodnotu, zadá se konec s hvězdičkou (\*), například ABC\*.

Generická hodnota znamená všechny hodnoty začínající řetězcem; takže ABC\* znamená všechny hodnoty začínající řetězcem ABC.

Jsou-li v hodnotě použity znaky, které vyžadují uvozovky, musí být hvězdička umístěna uvnitř uvozovek, tedy 'abc\*'. Hvězdička musí být poslední nebo jediný znak v hodnotě.

Otazník (?) a dvojtečka (:) nejsou povoleny v generických hodnotách.

Znak	Popis
	Mezery se používají jako oddělovače. Vícenásobné prázdné znaky jsou stejné jako jedno prázdné místo, kromě řetězců, které jsou uzavřeny v apostrofech ('). Všechny koncové mezery v těchto řetězcových atributech, které jsou založeny na typech MQCHARV, se považují za významné.
,	Čárky se používají jako oddělovače. Jednotlivé čárky jsou stejné jako jedna čárka, kromě řetězců, které jsou uzavřeny v apostrofech (').
'	Apostrof označuje začátek nebo konec řetězce. IBM MQ ponechává všechny znaky, které jsou uzavřeny v uvozovkách, přesně tak, jak jsou zadány. Tyto apostrofy nejsou zahrnuty při výpočtu délky řetězce.
"	Jednoduché uvozovky uvnitř řetězce jsou ošetřeny IBM MQ jako jeden znak při výpočtu délky řetězce a řetězec není ukončen.
=	V systému z/OS označuje znaménko rovná se na začátku hodnoty parametru, která je ukončena čárkou nebo mezerou.
(	levá závorka označuje začátek hodnoty parametru nebo seznamu hodnot.
)	Pravá závorka označuje konec hodnoty parametru nebo seznamu hodnot.
:	Dvojtečka indikuje inkluzivní rozsah. Např. (1: 5) se rozumí (1,2,3,4, 5). Tuto notaci lze použít pouze v příkazech <b>TRACE</b> .
*	Hvězdička znamená všechno. Např. <b>DISPLAY TRACE (*)</b> znamená zobrazit všechna trasování a <b>DISPLAY QUEUE (PAY*)</b> znamená zobrazit všechny fronty s názvy začínajícími na PAY.

Potřebujete-li použít některý z těchto speciálních znaků v poli (například jako součást popisu), je nutné uzavřít celý řetězec do jednoduchých uvozovek.

## Sestavování příkazových skriptů

Tyto informace použijte k seznámení se s příkazovým skriptem.

Při používání skriptu můžete chtít sestavit příkazy MQSC do skriptu:

- Inicializační datové sady CSQINP1, CSQINP2a CSQINPX nebo dávkový obslužný program CSQUTIL na systému z/OS.
- Příkaz STRMQM na systému IBM i.
- Příkaz `runmqsc` na systémech SYSTÉM UNIX, Linuxa Okna .

Pokud to provedete, postupujte podle následujících pravidel:

- Každý příkaz musí začínat na novém řádku.
- Na každé platformě mohou existovat pravidla specifická pro platformu týkající se délky řádku a formátu záznamu. Mají-li být skripty snadno přenosné na různé platformy, měla by být významná délka každého řádku omezena na 72 znaků.
  - V systému z/OS se skripty nacházejí v datové sadě s pevným formátem, s délkou záznamu 80. Pouze sloupce 1 až 72 mohou obsahovat smysluplné informace; sloupce 73 až 80 jsou ignorovány.
  - V systémech AIX, HP-UX, Linux, IBM i, Solarisa Windows může každý řádek mít libovolnou délku až do maximální velikosti 2048 znaků.
  - Na jiných systémech Systémy SYSTÉM UNIX může být každá řádka o libovolné délce až 80 znaků včetně.
- Řádek nesmí končit řídicím znakem klávesnice (například tabelátor).
- Je-li poslední neprázdný znak na řádku:

- Znaménko minus (-), znamená to, že příkaz má pokračovat od začátku dalšího řádku.
- Znaménko plus (+) označuje, že příkaz má pokračovat od prvního nemezerových znaků na dalším řádku. Pokud použijete volbu +, abyste pokračovali v příkazu, nezapomeňte ponechat alespoň jedno prázdné před dalším parametrem (kromě z/OS , kde to není nutné).

Buď se mohou vyskytnout uvnitř parametru, datové hodnoty, nebo řetězce uzavřené v uvozovkách.  
Například

```
'F1+  
ed'
```

a

```
ed' 'F1-
```

(kde " e" v druhém řádku druhého příkladu je v první poloze řádku) jsou oba ekvivalentní

```
'F1ed'
```

Příkazy MQSC, které jsou obsaženy v příkazu Escape PCF (Programmable Command Format), nemohou pokračovat tímto způsobem. Celý příkaz musí být obsažen v jednom příkazu Escape. (Informace o příkazech PCF naleznete v části [Úvod do formátu Programmable Command Formats](#) ).

- + a-hodnoty použité na konci řádků se zahodí, když je příkaz znovu sestavován do jediného řetězce.
- V systémech AIX, HP-UX, Linux, IBM i, Solaris Solarisa Windows můžete příkaz ukončit středníkem (;), a to i v případě, že jste na konci předchozí řádky zadali znak plus (+). Také můžete použít středník stejným způsobem na z/OS u příkazů vydaných z obslužného programu CSQUTIL batch utility.
- Řádek začínající hvězdičkou (\*) v první pozici se ignoruje. To lze použít k vložení komentářů do souboru. Prázdný řádek je také ignorován.

Pokud řádek končí pokračovacím znakem (-nebo +), příkaz pokračuje dalším řádkem, který není řádkem s komentářem, nebo prázdným řádkem.

- Když spouštíte příkazy MQSC interaktivně, ukončíte interaktivní relaci zadáním příkazu END. To platí pro:
  - Systémy SYSTÉM UNIX, Linuxa Okna , kde spustíte interaktivní relaci zadáním příkazu runmqsc
  - Systémy IBM i , kde spustíte interaktivní relaci z panelu WRKMQM
- On Windows, if certain special characters such as the pound sign ('£') and the logical NOT ('¬') are used in a command script (for example, as part of an object description), they are displayed differently in the output from a command such as DISPLAY QLOCAL.

## Použití příkazů v systému z/OS

Příkazy MQSC lze vydat z různých zdrojů v závislosti na daném příkazu.

Příkazy mohou být vydány z následujících zdrojů:

- Konzola nebo ekvivalent produktu z/OS
- Vstupní datové sady inicializace CSQINP1, CSQINP2, CSQINPT a CSQINPX
- Dávkový obslužný program CSQUTIL
- Pomiřitelné autorizované aplikace, odesílání příkazů jako zprávy do systému SYSTEM.COMMAND.INPUT fronta

 z/OS

Další podrobnosti najdete v tématu [Vydávání příkazů](#).

Ne všechny příkazy však mohou být vydávány ze všech těchto zdrojů. Příkazy lze klasifikovat podle toho, zda mohou být vydány z:




- 1** CSQINP1
- 2** CSQINP2
- C** Konzola z/OS
- R** Příkazový server a fronta příkazů, a to pomocí CSQUTIL, CSQINPT, CSQINPX nebo aplikací


V popisech příkazů, které následují, jsou tyto zdroje identifikovány pomocí znaků 1, 2, C a R ve sloupci z/OS tabulky pro každý popis příkazu.

## Příkazy MQSC

Toto téma je třeba použít jako odkaz na příkazy MQSC.

Tato sekce popisuje v abecedním pořadí všechny příkazy MQSC, které mohou být vydávány operátory a administrátory.

- [“ZMĚNIT AUTHINFO” na stránce 636](#)
- [“ZMĚNIT FOND VYROVNÁVACÍCH PAMĚTÍ” na stránce 646](#)
- [“ZMĚNIT CFSTRUCT” na stránce 648](#)
- [“ZMĚNIT KANÁL” na stránce 655](#)
- [“ALTER CHANNEL \(MQTT\)” na stránce 707](#)
- [“ZMĚNIT KOMMINFO” na stránce 711](#)
- [“POZMĚNIT LISTENER” na stránce 715](#)
- [“ZMĚNIT SEZNAM NÁZVŮ” na stránce 718](#)
- [“ZMĚNIT PROCES” na stránce 721](#)
- [“POZMĚNIT PSID” na stránce 725](#)
- [“ZMĚNIT QMGR” na stránce 726](#)
- [“Fronty ALTER” na stránce 759](#)
-  [“POZMĚNIT ZABEZPEČENÍ” na stránce 788](#)
- [“ZMĚNIT SLUŽBU” na stránce 790](#)
- [“POZMĚNIT SMDS” na stránce 792](#)
- [“ZMĚNIT TŘÍDU STGCLASS” na stránce 794](#)
- [“ZMĚNIT DÍLČÍ” na stránce 796](#)
- [“ALTER TOPIC” na stránce 800](#)
- [“ZMĚNIT TRASOVÁNÍ” na stránce 809](#)
- [“PROTOKOL ARCHIVACE” na stránce 810](#)
- [“ZÁLOŽNÍ FSTRUCT” na stránce 813](#)
- [“VYMAZAT QLOCAL” na stránce 814](#)
- [“VYMAZAT TOPICSTR” na stránce 816](#)
- [“DEFINOVAT AUTHINFO” na stránce 818](#)
- [“DEFINOVAT FOND VYROVNÁVACÍCH PAMĚTÍ” na stránce 829](#)
- [“DEFINOVAT CFSTRUCT” na stránce 832](#)
- [“Definovat kanál” na stránce 839](#)
- [“DEFINE CHANNEL \(MQTT” na stránce 891](#)
- [“DEFINOVAT COMMINFO” na stránce 895](#)
- [“Definovat modul listener” na stránce 899](#)
- [“DEFINOVAT PROTOKOL” na stránce 902](#)
- [“DEFINOVAT HODNOTY MAXSMSGS” na stránce 904](#)
- [“DEFINOVAT SEZNAM NÁZVŮ” na stránce 905](#)
- [“DEFINOVÁNÍ PROCESU” na stránce 908](#)
- [“DEFINOVAT PSID” na stránce 913](#)

[“Fronty DEFINE” na stránce 915](#)  
[“Definovat službu” na stránce 946](#)  
[“DEFINOVAT TŘÍDU STGCLASS” na stránce 949](#)  
[“DEFINE SUB” na stránce 952](#)  
[“DEFINOVAT TÉMA” na stránce 958](#)  
[“ODSTRANIT AUTHINFO” na stránce 969](#)  
[“ODSTRANIT FOND VYROVNÁVACÍCH PAMĚTÍ” na stránce 972](#)  
[“ODSTRANIT CFSTRUCT” na stránce 973](#)  
[“Odstranit kanál” na stránce 973](#)  
[“DELETE CHANNEL \(MQTT\)” na stránce 976](#)  
[“ODSTRANIT COMMINFO” na stránce 976](#)  
[“Odstranit modul listener” na stránce 977](#)  
[“Odstranit seznam názvů” na stránce 977](#)  
[“Odstranit proces” na stránce 979](#)  
[“ODSTRANIT PSID” na stránce 981](#)  
[“Odstranit fronty” na stránce 982](#)  
[“Odstranit službu” na stránce 986](#)  
[“ODSTRANIT DÍLČÍ” na stránce 987](#)  
[“ODSTRANIT STGCLASS” na stránce 988](#)  
[“Odstranit téma” na stránce 990](#)  
[“ZOBRAZIT ARCHIV” na stránce 992](#)  
[“ZOBRAZIT AUTHINFO” na stránce 993](#)  
[“ZOBRAZIT STAV CFSTATUS” na stránce 1004](#)  
[“ZOBRAZIT CFSTRUCT” na stránce 1011](#)  
[“ZOBRAZIT KANÁL” na stránce 1015](#)  
[“DISPLAY CHANNEL \(MQTT\)” na stránce 1029](#)  
[“ZOBRAZIT CHINIT” na stránce 1032](#)  
[“ZOBRAZIT VELIKOST CHUSH” na stránce 1033](#)  
[“ZOBRAZIT STAV CHSTATUS” na stránce 1040](#)  
[“ZOBRAZIT CHSTATUS \(MQTT\)” na stránce 1063](#)  
[“ZOBRAZIT CLUQMGR” na stránce 1067](#)  
[“ZOBRAZIT CMDSERV” na stránce 1075](#)  
[“ZOBRAZIT COMMINFO” na stránce 1076](#)  
[“ZOBRAZIT PŘIPOJENÍ” na stránce 1079](#)  
[“Zobrazit skupinu” na stránce 1095](#)  
[“ZOBRAZIT MODUL LISTENER” na stránce 1096](#)  
[“ZOBRAZENÍ PROTOKOLU” na stránce 1099](#)  
[“ZOBRAZIT LSSTATUS” na stránce 1101](#)  
[“ZOBRAZIT VLASTNOSTI MAXSMSGS” na stránce 1104](#)  
[“ZOBRAZIT SEZNAM NÁZVŮ” na stránce 1105](#)  
[“ZOBRAZIT PROCES” na stránce 1110](#)  
[“ZOBRAZIT PUBSUB” na stránce 1114](#)  
[“ZOBRAZIT QMGR” na stránce 1118](#)  
[“ZOBRAZIT STAV QM” na stránce 1131](#)  
[“ZOBRAZIT STAV QSTATUS” na stránce 1134](#)  
[“ZOBRAZIT FRONTU” na stránce 1146](#)  
[“ZOBRAZIT STAV SBSTATUS” na stránce 1161](#)  
 [“ZOBRAZIT ZABEZPEČENÍ” na stránce 1165](#)  
[“ZOBRAZIT SLUŽBU” na stránce 1167](#)  
[“Zobrazit sadu SMDS” na stránce 1170](#)  
[“ZOBRAZIT PŘIPOJENÍ SMDSCONN” na stránce 1172](#)

[“ZOBRAZIT TŘÍDU STGCLASS” na stránce 1176](#)  
[“ZOBRAZIT POD” na stránce 1180](#)  
[“ZOBRAZIT STAV SVSTATUS” na stránce 1187](#)  
[“DISPLAY SYSTEM \(Zobrazení systémových informací\) v systému z/OS” na stránce 1190](#)  
[“ZOBRAZIT VLÁKNO” na stránce 1195](#)  
[“ZOBRAZIT TÉMA” na stránce 1197](#)  
[“ZOBRAZIT STAV TPSTATUS” na stránce 1206](#)  
[“ZOBRAZIT TRASOVÁNÍ” na stránce 1213](#)  
[“Zobrazení využití” na stránce 1216](#)  
[“PŘESUNOUT QLOCAL” na stránce 1218](#)  
[“Odeslat signál Ping pro kanál” na stránce 1220](#)  
[“ODESLÁNÍ PŘÍKAZU PING” na stránce 1223](#)  
[“OBNOVIT CFSTRUCT” na stránce 1225](#)  
[“REFRESH CLUSTER” na stránce 1227](#)  
[“AKTUALIZOVAT SPRÁVCE FRONT” na stránce 1230](#)  
[“REFRESH SECURITY” na stránce 1234](#)  
[“RESETOVAT CFSTRUCT” na stránce 1238](#)  
[“Resetovat kanál” na stránce 1239](#)  
[“Reset klastru” na stránce 1242](#)  
[“RESETOVAT QMGR” na stránce 1244](#)  
[“RESETOVAT QSTATS” na stránce 1245](#)  
[“Resetovat SMDS” na stránce 1248](#)  
[“Obnovit položku Tpipe” na stránce 1249](#)  
[“Vyřešit kanál” na stránce 1251](#)  
[“Vyřešit nejisté položky” na stránce 1254](#)  
[“OBNOVIT SPRÁVCE FRONT” na stránce 1255](#)  
[“ZABEZPEČENÍ OVĚŘENÍ” na stránce 1257](#)  
[“Nastavit archiv” na stránce 1258](#)  
[“SET CHLAUTH” na stránce 1268](#)  
[“Nastavit protokol” na stránce 1277](#)  
[“Nastavit systém” na stránce 1283](#)  
[“Spustit kanál” na stránce 1286](#)  
[“START CHANNEL \(MQTT\)” na stránce 1289](#)  
[“SPUSTIT CHINIT” na stránce 1289](#)  
[“SPUSTIT CMDSERV” na stránce 1291](#)  
[“Spustit listener” na stránce 1291](#)  
[“SPUSTIT SPRÁVCE FRONT” na stránce 1294](#)  
[“Spustit službu” na stránce 1295](#)  
[“SPUSTIT PŘÍKAZ SMDSCONN” na stránce 1295](#)  
[“Spustit trasování” na stránce 1297](#)  
[“Ukončit kanál” na stránce 1302](#)  
[“STOP CHANNEL \(MQTT\)” na stránce 1307](#)  
[“UKONČIT CHINIT” na stránce 1308](#)  
[“UKONČIT CMDSERV” na stránce 1309](#)  
[“ZASTAVIT PŘIPOJENÍ” na stránce 1310](#)  
[“Ukončit listener” na stránce 1311](#)  
[“ZASTAVIT QMGR” na stránce 1313](#)  
[“Zastavit službu” na stránce 1315](#)  
[“ZASTAVIT PŘÍKAZ SMDSCONN” na stránce 1315](#)  
[“Zastavit trasování” na stránce 1317](#)  
[“SUSPEND QMgr” na stránce 1320](#)

## Související informace

Klastrování: Využití doporučených postupů pro příkaz REFRESH CLUSTER

## ZMĚNIT AUTHINFO

Pomocí příkazu MQSC ALTER AUTHINFO můžete změnit objekt ověřovacích informací. Tyto objekty obsahují definice požadované k provedení kontroly odvolání certifikátů pomocí protokolu OCSP nebo seznamu odvolaných certifikátů (CRL) na serverech LDAP.

## Použití příkazů MQSC

Informace o tom, jak používat příkazy MQSC, najdete v tématu [Provedení úloh lokální administrace pomocí příkazů MQSC](#).

IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
✓	✓	✓	2CR


Parametry, které nejsou zadány v příkazu ALTER AUTHINFO, mají za následek ponechání hodnot těchto parametrů v nezměněné podobě.

Vysvětlení symbolů ve sloupci z/OS viz [Použití příkazů v systému z/OS](#).

- [Diagram syntaxe pro TYPE \(CRLLDAP\)](#)
- [Syntaktický diagram pro TYPE \(OCSP\)](#)
- [Diagram syntaxe pro TYPE \(IDPWOS\)](#)
- [Diagram syntaxe pro TYPE \(IDPWLLDAP\)](#)
- [“Popisy parametrů pro ALTER AUTHINFO” na stránce 639](#)

**Synonymum:** ALT AUTHINFO


## Diagram syntaxe pro TYPE (CRLLDAP)



## Diagram syntaxe pro TYPE (OCSP)

### ZMĚNIT AUTHINFO

► ALTER AUTHINFO — ( — *název* — ) — AUTHTYPE(OCSP) —►



Poznámky:


<sup>1</sup> Platné pouze tehdy, je-li správce front členem skupiny sdílení front. Skupiny sdílení front lze používat pouze v produktu IBM MQ for z/OS.

<sup>2</sup> Platné pouze na z/OS.

## Diagram syntaxe pro TYPE (IDPWOS)

### ZMĚNIT AUTHINFO

► ALTER AUTHINFO — ( — *název* — ) — AUTHTYPE(IDPWOS) —►




Poznámky:

- <sup>1</sup> Platné pouze tehdy, je-li správce front členem skupiny sdílení front. Skupiny sdílení front lze používat pouze v produktu IBM MQ for z/OS.
- <sup>2</sup> Platné pouze na z/OS.
- <sup>3</sup> Neplatné v systému z/OS a hodnota PAM může být nastavena pouze na SYSTÉM UNIX.
- <sup>4</sup> Neplatné na z/OS.

## Diagram syntaxe pro TYPE (IDPWLDAP)

### ZMĚNIT AUTHINFO

► ALTER AUTHINFO — ( — *název* — ) — AUTHTYPE(IDPWLDAP) <sup>1</sup> ►



Poznámky:

<sup>1</sup> Neplatné na z/OS.

<sup>2</sup> Neplatné na Windows.

## Popisy parametrů pro ALTER AUTHINFO

### **název**

Název objektu ověřovacích informací. Tento parametr je požadovaný.

Název nesmí být shodný s žádným jiným názvem objektu ověřovacích informací, který je aktuálně definován pro tohoto správce front (pokud není určen parametr REPLACE nebo ALTER). Viz [Pravidla pojmenování objektů IBM MQ](#).

### **ADOPTCTX**

Zda použít znázorněné pověření jako kontext této aplikace. To znamená, že se používají pro kontroly autorizace, zobrazené na administrativních obrazovkách a objevují se ve zprávách.

#### **YES**

ID uživatele uvedené ve struktuře MQCSP, které bylo úspěšně ověřeno pomocí hesla, je přijato jako kontext, který se má použít pro tuto aplikaci. Toto ID uživatele proto bude pověřením kontrolovanou pro autorizaci k použití prostředků produktu IBM MQ .

Pokud je ID uživatele představené ID uživatele LDAP a kontroly autorizace jsou prováděny pomocí ID uživatelů operačního systému, [SHORTUSR](#) přidružený k záznamu uživatele v LDAP bude adoptován jako pověření pro kontroly autorizace, které se budou provádět proti.

#### **NO**

ID a heslo uživatele LDAP přítomné ve struktuře MQCSP bude ověřeno, ale pověření se nepřevzme pro další využití. Autorizace se provede pomocí ID uživatele, pod kterým je aplikace spuštěna.

Tento atribut je platný pouze pro parametr AUTHTYPE s IDPWOS a *IDPWLDAP*.

### **V 8.0.0.3 AUTHENMD**

Metoda ověření. Zda se má použít operační systém nebo PAM (Pluggable Authentication Method) k ověřování hesel uživatelů.

#### **Operační systém**

Použijte tradiční metodu ověření hesla produktu SYSTÉM UNIX .

#### **pam**

Použijte PAM k ověření hesla uživatele.

Hodnotu PAM můžete nastavit pouze na platformách SYSTÉM UNIX a Linux .

Změny tohoto atributu jsou platné až po spuštění příkazu [REFRESH SECURITY TYPE \(CONNAUTH\)](#) .

Tento atribut je platný pouze pro **AUTHTYPE** z *IDPWOS*.

### **V 8.0.0.2 AUTHORMD**

Metoda autorizace.

#### **Operační systém**

Použijte skupiny operačních systémů, chcete-li určit oprávnění přidružená k uživateli.

To znamená, jak produkt IBM MQ dříve pracoval, a je výchozí hodnotou.

#### **SEARCHGRP**

Položka skupiny v úložišti LDAP obsahuje atribut se seznamem všech uživatelů patřících do této skupiny. Členství je označeno atributem definovaným ve [FINDGRP](#). Tato hodnota je obvykle *member* nebo *uniqueMember*.

#### **UŽIVATEL\_HLEDÁNÍ**

Uživatelská položka v úložišti LDAP obsahuje atribut vypisující všechny skupiny, do kterých uvedený uživatel patří. Atribut pro dotaz je definován hodnotou [FINDGRP](#) , obvykle *memberOf*.

Mnoho serverů LDAP používá atribut objektu skupiny k určení členství ve skupině a vy byste měli tuto hodnotu nastavit na *SEARCHGRP*.

Microsoft Active Directory typicky ukládá členství ve skupinách jako atribut uživatele. Server IBM Tivoli Directory Server podporuje obě metody.

Obecně platí, že načítání členství prostřednictvím atributu uživatele bude rychlejší než vyhledávání skupin, které uvádí uživatele jako člena.

Tento atribut je platný pouze pro **AUTHTYPE** z *IDPWLDAP* **V 8.0.0.2** a nelze použít pro platformy Windows.

### **AUTHTYPE**

Typ ověřovacích informací.

#### **CRLLDAP**

Kontrola seznamu odvolaných certifikátů se provádí pomocí serverů LDAP.

#### **IDPWLDAP**

Kontrola ID uživatele a kontrola hesla se provádí pomocí serveru LDAP.

#### **IDPWOS**

Kontrola ID uživatele pro ověření připojení a kontrola hesla se provádí pomocí operačního systému.

#### **OCSP**

Kontrola odvolání certifikátů se provádí pomocí protokolu OCSP.

Objekt ověřovacích informací s typem AUTHTYPE (OCSP) se nepoužívá pro použití ve správcích front IBM i nebo z/OS . Lze však zadat na těchto platformách, aby se zkopírovaly do tabulky definic kanálů klienta (CCDT) pro klientské použití.

Tento parametr je požadovaný.

Objekt ověřovacích informací nemůžete definovat jako typ LIKE s jiným typem AUTHTYPE. Typ AUTHTYPE objektu ověřovacích informací nelze změnit poté, co jste jej vytvořili.

### **V 8.0.0.2 BASEDNG**

Základní rozlišující název pro skupiny

Aby bylo možné najít názvy skupin, musí být tento parametr nastaven se základním DN pro hledání skupin na serveru LDAP.

Tento atribut je platný pouze pro **AUTHTYPE** z *IDPWLDAP* **V 8.0.0.2** a nelze použít pro platformy Windows.

### **BASEDNU ( základní DN )**

Aby bylo možné najít atribut krátkého jména uživatele (viz *SHORTUSR* ) Tento parametr musí být nastaven se základním DN pro hledání uživatelů v rámci serveru LDAP.

Tento atribut je platný pouze pro **AUTHTYPE** z *IDPWLDAP*.

### **CHCKCLNT**

Tento atribut určuje požadavky na ověření pro klientské aplikace a je platný pouze pro **AUTHTYPE** z *IDPWOS* nebo *IDPWLDAP* . Možné hodnoty jsou:

#### **NONE**

Nejsou provedeny žádné kontroly ID uživatele a hesla. Pokud je v aplikaci klienta dodáno ID uživatele nebo heslo, pověření se budou ignorovat.

#### **Volitelný**

Nejsou požadovány aplikace klienta pro poskytnutí ID uživatele a hesla.

Všechny aplikace, které poskytují ID uživatele a heslo ve struktuře *MQCSP* , jsou ověřovány správcem front proti úložišti hesel indikovaným produktem **AUTHTYPE**.

Připojení bude moci pokračovat, jen pokud je ID uživatele a heslo platné.



Tato volba může být užitečná během migrace, například.

#### POVINNÉ

Všechny klientské aplikace musí poskytovat ID uživatele a heslo ve struktuře **MQCSP**. Toto ID uživatele a heslo je ověřeno správcem front proti úložišti hesel označeným **AUTHTYPE**.

Připojení bude moci pokračovat, jen pokud je ID uživatele a heslo platné.

#### REQADM

Všechny klientské aplikace používající ID privilegovaného uživatele musí poskytovat ID uživatele a heslo ve struktuře **MQCSP**. Všechny lokálně vázané aplikace používající neprivegované ID uživatele nemusí poskytovat ID uživatele a heslo a jsou s nastavením **VOLITELNÉ** považovány za považovány za nastavené.

Zadané ID uživatele a heslo bude ověřeno správcem front proti úložišti hesel indikovaným serverem **AUTHTYPE**. Připojení bude moci pokračovat, jen pokud je ID uživatele a heslo platné.

**Poznámka:** Hodnota **REQDADM** pro atribut **CHKCLNT** je irelevantní, je-li typ ověření LDAP. Důvodem je skutečnost, že při použití uživatelských účtů LDAP neexistuje žádná koncepce privilegovaného ID uživatele. Uživatelské účty a skupiny LDAP musí být přiřazovány explicitně.

Privilegovaný uživatel je takový, který má úplná administrativní oprávnění pro produkt IBM MQ. Další informace najdete v tématu [Oprávnění uživatelé](#).

 (Toto nastavení není povoleno na systémech z/OS.)

#### Důležité:

1. Tento atribut může být přepsán atributem **CHKCLNT** pravidla **CHLAUTH**, které se shoduje s připojením klienta. Atribut **CONNAUTH AUTHINFO CHKCLNT** na správci front proto určuje výchozí chování při kontrole klienta pro připojení klienta, která se neshodují s pravidlem **CHLAUTH**, nebo kde pravidlo **CHLAUTH** odpovídalo **CHKCLNT ASQMGR**.
2. Pokud vyberete volbu **NONE** a připojení klienta odpovídá záznamu **CHLAUTH** s hodnotou **CHKCLNT REQUIRED** (nebo **REQDADM** na platformách jiných než z/OS), připojení selže. Obdržíte zprávu **AMQ9793** na platformách jiných než z/OS a zprávy **CSQX793E** na z/OS.
3. Tento parametr je platný pouze s typem **TYPE (USERMAP)**, **TYPE (ADDRESSMAP)** a **TYPE (SSLPEERMAP)** a pouze v případě, že parametr **USERSRC** není nastaven na hodnotu **NOACCESS**.
4. Tento parametr se používá pouze pro příchozí připojení, která jsou kanály připojení serveru.

#### CHKLOCL

Tento atribut určuje požadavky na ověření pro lokálně vázané aplikace a je platný pouze pro **AUTHTYPE** z **IDPWOS** nebo **IDPWLDAP**. Možné hodnoty jsou:

##### NONE

Nejsou provedeny žádné kontroly ID uživatele a hesla. Je-li ID uživatele nebo heslo zadáno lokálně vázanou aplikací, pověření se budou ignorovat.

##### Volitelný

Nejsou požadovány lokálně vázané aplikace pro poskytnutí ID uživatele a hesla.


Všechny aplikace, které poskytují ID uživatele a heslo ve struktuře **MQCSP**, jsou ověřovány správcem front proti úložišti hesel indikovaným produktem **AUTHTYPE**.

Připojení bude moci pokračovat, jen pokud je ID uživatele a heslo platné.

Tato volba může být užitečná během migrace, například.

#### POVINNÉ

Všechny lokálně vázané aplikace musí poskytovat ID uživatele a heslo ve struktuře **MQCSP**. Toto ID uživatele a heslo bude ověřeno správcem front proti úložišti hesel indikovaným serverem **AUTHTYPE**. Připojení bude moci pokračovat, jen pokud je ID uživatele a heslo platné.

 Pokud má vaše ID uživatele přístup **UPDATE** k profilu **BATCH** ve třídě **MQCONN**, můžete zacházet s **CHKLOCL (REQUIRED)**, jako by to bylo **CHKLOCL (OPTIONAL)**. To znamená, že nemusíte zadávat heslo, ale pokud ano, heslo musí být správné.


Viz téma [Použití produktu CHCKLOCL v lokálně vázaných aplikacích](#).

## REQADM

Všechny lokálně vázané aplikace používající privilegované ID uživatele musí poskytovat ID uživatele a heslo ve struktuře MQCSP . Všechny lokálně vázané aplikace používající neprivegované ID uživatele nemusí poskytovat ID uživatele a heslo a jsou s nastavením VOLITELNÉ považovány za považovány za nastavené.

Zadané ID uživatele a heslo bude ověřeno správcem front proti úložišti hesel indikovaným serverem AUTHTYPE. Připojení bude moci pokračovat, jen pokud je ID uživatele a heslo platné.

Privilegovaný uživatel je takový, který má úplná administrativní oprávnění pro produkt IBM MQ. Další informace najdete v tématu [Oprávnění uživatelé](#) .

 (Toto nastavení není povoleno na systémech z/OS .)

## V 8.0.0.2 CLASSGRP

Třída objektů LDAP používaná pro záznamy skupin v úložišti LDAP.

Je-li hodnota prázdná, použije se **groupOfNames** .

Další běžně používané hodnoty zahrnují *groupOfUniqueNames* nebo *group*.

Tento atribut je platný pouze pro AUTHTYPE z IDPWLDAP  a nelze použít pro platformy Windows.

## CLASSUSR ( uživatel třídy LDAP )

Třída objektů LDAP používaná pro záznamy uživatelů v úložišti LDAP.

Je-li tato hodnota prázdná, použije se výchozí hodnota *inetOrgPerson*, což je obecně hodnota potřebná.

Pro Microsoft Active Directory, je hodnota, kterou požadujete, často *uživatel*.

Tento atribut je platný pouze pro AUTHTYPE z IDPWLDAP.

## CMDSCOPE

Tento parametr se vztahuje pouze na z/OS a určuje, jak se příkaz provádí, když je správce front členem skupiny sdílení front.

CMDSCOPE musí být prázdný nebo lokální správce front, pokud je QSGDISP nastaveno na GROUP.

..

Příkaz bude proveden ve správcí front, v němž byl zadán.

### ***název\_správce\_front***

Příkaz je proveden ve správcí front, který jste zadali, pokud je správce front aktivní v rámci skupiny sdílení front.

Můžete zadat jiný název správce front než správce front, v němž byl zadán, pouze v případě, že používáte prostředí sdílené fronty a je-li povolen příkazový server.

\*

Příkaz se provádí na lokálním správcí front a je také předán každému aktivnímu správcí front ve skupině sdílení front. Efekt \* je stejný jako zadání příkazu pro každého správce front ve skupině sdílení front.

## CONNNAME ( ***název\_připojení*** )

Název hostitele, adresa IPv4 v tečkovém desítkovém zápisu nebo hexadecimální notace IPv6 na hostiteli, na kterém je server LDAP spuštěn, s volitelným číslem portu.

Uvedete-li název připojení jako adresu IPv6 , budou moci tuto adresu rozlišit pouze systémy se zásobníkem IPv6 . Je-li objekt AUTHINFO součástí seznamu názvů CRL správce front, ujistěte se, že všechny klienty používající tabulku kanálů klienta generovanou správcem front mohou tento název připojení interpretovat.

Má-li CONNAME na z/OS adresu sítě IPv6, je požadována úroveň z/OS, která podporuje IPv6 pro připojení k serveru LDAP, je-li hodnota CONNAME určena pro připojení k serveru LDAP.

Syntaxe CONNAME je stejná jako u kanálů. Například

```
conname(' hostname ( nnn )')
```

kde *nnn* je číslo portu.

Maximální délka pole je 264 znaků v IBM i, Systémy SYSTÉM UNIX a Windowsa 48 znaků v systému z/OS.

Tento atribut je platný pouze pro **AUTHTYPE** z *CRLLDAP* a *IDPWLDAP*, je-li atribut povinný.

Je-li použit s **AUTHTYPE** z *IDPWLDAP*, může se jednat o seznam názvů připojení oddělených čárkami.

### DESCR ( řetězec )

Komentář prostého textu. Poskytuje popisné informace o objektu ověřovacích informací v případě, že operátor vydává příkaz DISPLAY AUTHINFO (viz “ZOBRAZIT AUTHINFO” na stránce 993).

Musí obsahovat pouze zobrazitelné znaky. Maximální délka je 64 znaků. V instalaci se znakovou sadou DBCS může obsahovat znaky DBCS (maximální délka je omezena na 64 bajtů).

**Poznámka:** Jsou-li použity znaky, které nejsou obsaženy v identifikátoru CCSID (coded character set identifier) pro daného správce front, mohou být tyto znaky při odeslání informace jinému správci front nesprávně přeloženy.

### FAILDLAY ( čas prodlevy )

Když je poskytnuto ID uživatele a heslo pro ověření připojení a ověření selže, jelikož je ID uživatele nebo heslo chybné, toto je prodleva, v sekundách, než se selhání projeví v aplikaci.

To může pomoci vyhnout se zaneprázdnění smyček z aplikace, která se jednoduše po přijetí selhání jednoduše pokusí o opakované pokusy.

Hodnota musí být v rozsahu 0 až 60 sekund. Výchozí hodnota je 1.

Tento atribut je platný pouze pro **AUTHTYPE** z *IDPWOS* a *IDPWLDAP*.

#### V 8.0.0.2 FINDGRP

Název atributu použitého v rámci položky LDAP k určení členství ve skupině.

Když je *AUTHORMD* = *SEARCHGRP*, je atribut **FINDGRP** obvykle nastaven na *member* nebo *uniqueMember*.

Když je *AUTHORMD* = *SEARCHUSR*, atribut **FINDGRP** je obvykle nastaven na *memberOf*.

Je-li ponecháno prázdné, pokud:

- *AUTHORMD* = *SEARCHGRP*, atribut **FINDGRP** standardně zobrazuje *memberOf*
- *AUTHORMD* = *SEARCHUSR*, atribut **FINDGRP** standardně zobrazuje *člen*

#### V 8.0.0.2 GRPFIELD

Atribut LDAP, který představuje jednoduchý název pro skupinu.

Je-li hodnota prázdná, příkazy jako např. *setmqaut* musí používat kvalifikované jméno pro skupinu. Hodnota může být buď úplné DN, nebo jednotlivý atribut.

Tento atribut je platný pouze pro **AUTHTYPE** z *IDPWLDAP* **V 8.0.0.2** a nelze použít pro platformy Windows.

### LDAPPWD ( heslo LDAP )

Heslo přidružené k rozlišujícímu názvu uživatele, který přistupuje k serveru LDAP. Jeho maximální velikost je 32 znaků.

V systému z/OS nemusí být hodnota LDAPPWD používána pro přístup k serveru LDAP definována v objektu AUTHINFO. Je-li do seznamu názvů, na který se odkazuje parametr QMGR SSLCRLNL,

umístěn více než jeden objekt AUTHINFO, pro přístup ke všem serverům LDAP se použije LDAPPWD v prvním objektu AUTHINFO.

Tento atribut je platný pouze pro **AUTHTYPE** z *CRLLDAP* a *IDPWLDAP*.

### **LDAPUSER (uživatel LDAP)**

Rozlišovací jméno uživatele, který přistupuje k serveru LDAP. (Viz parametr SSLPEER, kde získáte další informace o rozlišujících názvech.)

Maximální velikost jména uživatele je 1024 znaků v IBM i, Systémy SYSTÉM UNIX, a Windowsa 256 znaků v z/OS.

V systému z/OS nemusí být LDAPUSER pro přístup k serveru LDAP definováno v objektu AUTHINFO. Je-li do seznamu názvů, na který odkazuje parametr QMGR SSLCRLNL, umístěn více než jeden objekt AUTHINFO, bude objekt LDAPUSER v prvním objektu AUTHINFO použit pro přístup ke všem serverům LDAP.

V systémech IBM i, Systémy SYSTÉM UNIX a Windows je maximální akceptovaná délka řádku definována jako BUFSIZ, kterou lze nalézt v souboru stdio.h.

Tento atribut je platný pouze pro **AUTHTYPE** z *CRLLDAP* a *IDPWLDAP*.

### **V 8.0.0.2 NESTGRP**

Vnořování skupiny.

#### **NO**

Pouze na počátku zjištěné skupiny se berou v úvahu pro autorizaci.

#### **YES**

Seznam skupin se prohledává rekurzivně k výčtu všech skupin, do kterých uživatel patří.

Tento atribut je platný pouze pro **AUTHTYPE** z *IDPWLDAP* **V 8.0.0.2** a nelze použít pro platformy Windows.

### **OCSPURL (Adresa URL odpovídače)**

Adresa URL odpovídačeho modulu OCSP, použitá k zaškrtnutí odvolání certifikátu. Tato hodnota musí být adresa URL protokolu HTTP obsahující název hostitele a číslo portu odpovídačeho modulu OCSP. Pokud odpovídač modul OCSP používá port 80, což je výchozí hodnota pro protokol HTTP, je možné číslo portu vynechat. Adresy URL protokolu HTTP jsou definovány v RFC 1738.

Toto pole rozlišuje velikost písmen. Musí začínat řetězcem http:// malými písmeny. Zbytek adresy URL může být citlivý na velikost písmen, v závislosti na implementaci serveru OCSP. Chcete-li zachovat velikost písmen, zadejte jako hodnotu parametru OCSPURL jednoduché uvozovky, například:

```
OCSPURL ('http://ocsp.example.ibm.com')
```

Tento parametr lze použít pouze pro typ AUTHTYPE (OCSP), je-li povinný.

### **z/OS QSGDISP**

Tento parametr se vztahuje pouze k produktu z/OS.

Určuje dispozice objektu, na který příkaz aplikujete (to znamená, kde je definován a jak se chová).

<b>QSGDISP</b>	<b>ALTER</b>
<b>COPY</b>	Definice objektu je umístěna v sadě stránek správce front, který provádí daný příkaz. Objekt byl definován pomocí příkazu, který měl parametry QSGDISP (COPY). Tento příkaz nemá vliv na žádný objekt, který se nachází ve sdíleném úložišti nebo jakýkoli objekt definovaný pomocí příkazu, který měl parametry QSGDISP (QMGR).

QSGDISP	ALTER
<b>Skupina</b>	<p>Definice objektu je uložena ve sdíleném úložišti. Objekt byl definován pomocí příkazu, který měl parametry QSGDISP (GROUP). Jakýkoli objekt umístěný na sadě stránek správce front, který provádí příkaz (s výjimkou lokální kopie objektu), není tímto příkazem ovlivněn. Je-li příkaz úspěšný, vygeneruje se následující příkaz a odešle se všem aktivním správcům front ve skupině sdílení front za účelem pokusu o aktualizaci lokálních kopií na sadě stránek nula:</p> <pre data-bbox="609 457 878 506">DEFINE AUTHINFO(name) REPLACE QSGDISP(COPY)</pre> <p>Příkaz ALTER pro objekt skupiny se projeví bez ohledu na to, zda příkaz generovaný příkazem QSGDISP (COPY) selže.</p>
<b>PRIVATE</b>	<p>Objekt je umístěn v sadě stránek správce front, který provádí příkaz, a byl definován s QSGDISP (QMGR) nebo QSGDISP (COPY). Jakýkoli objekt, který se nachází ve sdíleném úložišti, není ovlivněn.</p>
<b>QMGR</b>	<p>Definice objektu je umístěna v sadě stránek správce front, který provádí daný příkaz. Objekt byl definován pomocí příkazu, který měl parametry QSGDISP (QMGR). Jakýkoli objekt, který se nachází ve sdíleném úložišti, nebo jakákoli lokální kopie takového objektu, není tímto příkazem ovlivněn.</p>

## SECCOMM

Zda má být připojení k serveru LDAP provedeno bezpečně pomocí SSL/TLS

### YES

Konektivita k serveru LDAP se zabezpečeně provádí pomocí SSL/TLS.

Použitý certifikát je výchozí certifikát pro správce front, pojmenovaný v CERTLABL na objektu správce front, nebo je-li prázdný, ten, který je popsán v tématu [Názvy digitálních certifikátů, základní informace o požadavcích](#).

Certifikát se nachází v úložišti klíčů uvedeném v SSLKEYR na objektu správce front. Bude vyjednána šifrovaná specifikace, která je podporována serverem IBM MQ i serverem LDAP.

Je-li správce front konfigurován tak, aby používal SSLFIPS (YES) nebo specifikace šifer SUITEB, pak se tento účet bere také v souvislosti s připojením k serveru LDAP.

### ANNON

Připojitelnost k serveru LDAP se zabezpečeně provádí pomocí protokolu SSL/TLS stejně jako pro službu SECCOMM (YES) s jedním rozdílem.

Serveru LDAP se neodešle žádný certifikát; připojení bude vytvořeno anonymně. Chcete-li použít toto nastavení, ujistěte se, že úložiště klíčů uvedené v SSLKEYR, na objektu správce front, neobsahuje certifikát označený jako výchozí.

### NO

Konektivita k serveru LDAP nepoužívá SSL/TLS.

Tento atribut je platný pouze pro **AUTHTYPE** z *IDPWLDAP*.

## SHORTUSR (jméno uživatele)

Pole v záznamu uživatele, které má být použito jako krátké jméno uživatele v produktu IBM MQ.

Toto pole musí obsahovat hodnoty 12 nebo méně znaků. Toto krátké jméno uživatele se používá pro následující účely:

- Je-li povoleno ověření LDAP, ale autorizace LDAP není povolena, používá se jako ID uživatele operačního systému pro kontroly autorizace. V tomto případě musí atribut představovat ID uživatele operačního systému.

- Jsou-li povoleny ověření a ověření LDAP, použijte se toto ID uživatele jako ID uživatele, které bylo převedeno se zprávou, aby bylo jméno uživatele LDAP znovu zjišťováno, když je třeba použít ID uživatele v rámci zprávy.

Například u jiného správce front nebo při zápisu zpráv sestav. V tomto případě atribut nemusí představovat ID uživatele operačního systému, ale musí se jednat o jedinečný řetězec. Výrobní číslo zaměstnance je příkladem vhodného atributu pro tento účelem.

Tento atribut je platný pouze pro **AUTHTYPE** z *IDPWLDAP* a je povinný.

### USRFIELD ( pole uživatele )

Pokud ID uživatele poskytnuté aplikací pro ověření neobsahuje kvalifikátor pro pole v záznamu uživatele LDAP, to znamená, že neobsahuje ' = ' znaménko, tento atribut označuje pole v záznamu uživatele LDAP, které se používá k interpretaci poskytnutého ID uživatele.

Toto pole může být prázdné. Pokud se jedná o tento případ, všechna nekvalifikovaná ID uživatele používají parametr *SHORTUSR* k interpretaci poskytnutého ID uživatele.

Obsah tohoto pole bude zřetězen s ' = ' a spolu s hodnotou poskytnutou aplikací vytvořit úplné ID uživatele, které má být umístěno v záznamu uživatele LDAP. Například aplikace poskytuje uživateli *fred* a toto pole má hodnotu *cn*, pak bude úložiště LDAP prohledáno pro *cn=fred*.

Tento atribut je platný pouze pro **AUTHTYPE** z *IDPWLDAP*.

## z/OS ZMĚNIT FOND VYROVNÁVACÍCH PAMĚTÍ

Pomocí příkazu *MQSC ALTER BUFFPOOL* proveďte dynamickou změnu nastavení pro předdefinovaný fond vyrovnávacích pamětí.

### Použití příkazů MQSC

Informace o tom, jak používat příkazy MQSC, najdete v tématu [Provedení úloh lokální administrace pomocí příkazů MQSC](#).


IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
			2CR

Parametry, které nejsou uvedeny v příkazu *ALTER BUFFPOOL*, způsobí, že se existující hodnoty pro tyto parametry ponechané nezměněny.

Vysvětlení symbolů ve sloupci z/OS viz [Použití příkazů v systému z/OS](#).

- [Syntaktický diagram](#)
- [“Poznámky k použití pro příkaz ALTER BUFFPOOL” na stránce 647](#)
- [“Popisy parametrů pro ALTER BUFFPOOL” na stránce 647](#)

**Synonymum:** ALT BP



## Poznámky k použití pro příkaz ALTER BUFFPOOL

1. Vyrovnávací paměti se přidávají nebo odebírají podle toho, zda je hodnota větší než nebo menší než aktuální alokace (kterou lze zobrazit příkazem DISPLAY USAGE).
2. Pokud není k dispozici dostatek paměti, je pro typ určený atributem PAGECLAS k přidání požadovaného počtu přidáno tolik, kolik je možné.
3. Příkaz se zpracovává asynchronně. Zpráva CSQP023I se odešle na konzolu, když je příkaz dokončen.
4. ALTER BUFFPOOL nelze vydat z CSQINPT.
5. Pokud jste provedli změny ve fondech vyrovnávacích pamětí pomocí příkazu ALTER BUFFPOOL, zvláště pokud jste omezili fondy vyrovnávacích pamětí velkými objemy, měli byste správce front restartovat co nejdříve, abyste vymazali případnou fragmentaci úložiště způsobenou změnou velikosti fondu vyrovnávacích pamětí.

Selhání recyklace správce front může mít za následek přijetí následujícího kódu chyby, ABEND878-10 - Virtual private region depleted, způsobeného fragmentaci oblasti paměti v adresním prostoru MSTR produktu IBM MQ .

## Popisy parametrů pro ALTER BUFFPOOL

### *(buf-pool-id)*

Identifikátor fondu vyrovnávacích pamětí.

Tento parametr je celé číslo v rozsahu od nuly do 15. Je-li OOPMODE nastaven na OPMODE = (NEWFUNC, 800), tento parametr je celé číslo v rozsahu od nuly do 99.

### **BUFFERS ( celé\_číslo )**

Tento parametr je volitelný a je to číslo 4096 bajtových vyrovnávacích pamětí, které se mají použít v tomto fondu vyrovnávacích pamětí.

Je-li hodnota parametru LOCATION BELOW, minimální hodnota vyrovnávacích pamětí je 100 a maximální hodnota je 500 000. Je-li hodnota parametru LOCATION hodnota ABI, platné hodnoty jsou v rozsahu od 100 do 999999999 (devět nines). Paměť použitá pro vyrovnávací paměti ve fondu vyrovnávacích pamětí s UMÍSTĚNÍ BYE je získána v násobcích 4MB. Proto zadání hodnoty BUFFERS, která je násobkem 1024, učiní co nejefektivnější využití úložiště.

Pokyny k počtu vyrovnávacích pamětí, které můžete definovat v jednotlivých fondech vyrovnávacích pamětí, najdete v tématu [Vyrovnávací paměti a fondy vyrovnávacích pamětí](#) .

Při definování paměti fondu vyrovnávacích pamětí je třeba dbát na to, aby pro něj bylo k dispozici dostatek paměti buď nad nebo pod pruhem. Další informace naleznete v tématu [Paměť adresního prostoru](#).

**Poznámka:** Vytvoření velkého fondu vyrovnávacích pamětí může trvat několik minut v závislosti na velikosti fondu vyrovnávacích pamětí a konfiguraci počítače. V některých případech může být výstupem zpráva CSQP061I .

### **LOCATION (LOC) ( BELOW nebo ABOVE )**

Parametr LOCATION nebo LOC uvádí, kde je umístěna paměť využívaná pro zadaný fond vyrovnávacích pamětí.

LOCATION a LOC jsou synonyma a obojí, ale ne obojí, lze je použít.

Toto umístění paměti může být buď VADNÉ (64 bitů), nebo BELOW (31bitový) panel. Platné hodnoty pro tento parametr jsou BELOW nebo ABOVE, přičemž výchozí hodnota je BLOW.

Hodnota VÝŠE může být zadána pouze v případě, že je v platnosti OPMODE (NEWFUNC, 800). NÍZKÝ může být zadán bez ohledu na použití OPMODE (NEWFUNC, 800) a má stejný účinek jako neuvedení parametru LOCATION.

Při změně fondu vyrovnávacích pamětí byste měli dbát na to, aby při zvyšování počtu vyrovnávacích pamětí nebo změně hodnoty LOCATION bylo k dispozici dostatek paměti. Přepnutí umístění fondu vyrovnávacích pamětí může být náročné na CPU a I/O. Tuto úlohu byste měli provést v případě, že správce front není příliš využíván.

Další informace naleznete v tématu [Paměť adresního prostoru](#).

### **PAGECLAS ( 4KB nebo FIXED4KB )**

Volitelný parametr, který popisuje typ stránek virtuálních úložišť používaných pro zálohování vyrovnávacích pamětí ve fondu vyrovnávacích pamětí.

Tento atribut se používá pro všechny vyrovnávací paměti ve fondu vyrovnávacích pamětí včetně všech přidávaných vyrovnávacích pamětí, které jsou přidávány později jako výsledek použití příkazu ALTER BUFFPOOL. Výchozí hodnota je 4KB, což znamená, že stránkovatelné stránky 4KB jsou použity k vrácení vyrovnávacích pamětí ve fondu.

Hodnota 4KB je jedinou platnou hodnotou, pokud má fond vyrovnávacích pamětí atribut umístění nastavený na hodnotu POLOW. Pokud má fond vyrovnávacích pamětí nastaven atribut LOCATION na hodnotu NABÍDKA, je také možné určit FIXED4KB. To znamená, že pevné 4KB stránky, které jsou trvale v reálné paměti a nebudou nikdy odstránkovány do pomocné paměti, se používají pro vrácení vyrovnávacích pamětí ve fondu vyrovnávacích pamětí.

Volbu FIXED4KB lze zadat pouze v případě, že OPMODE (NEWFUNC, 800) je v platnosti, zatímco 4KB může být zadáno bez ohledu na nastavení OPMODE (NEWFUNC, 800).

Atribut PAGECLAS z fondu vyrovnávacích pamětí lze kdykoli změnit. Změna se však provede pouze tehdy, když fond vyrovnávacích pamětí přepíná umístění z nad pruhem, pod pruhem nebo naopak. Jinak se hodnota uloží do protokolu správce front a použije se, když se správce front znovu spustí.

Aktuální hodnota PAGECLAS může být zkontrolována zadáním příkazu DISPLAY USAGE PSID (\*). Výsledkem je také zpráva CSQP062I ve výstupu, pokud se aktuální hodnota PAGECLAS liší od hodnoty v protokolu správce front.

Příklad:

- Pro fond vyrovnávacích pamětí 7 je v současné době uvedeno umístění LOCATION (ABOVE) a PAGECLAS (4KB). Je-li zadán příkaz ALTER BUFFPOOL (7) PAGECLAS (FIXED4KB), fond vyrovnávacích pamětí bude nadále podložen stránkovatelnými stránkami o velikosti 4KB , protože funkce LOCATION nebyla změněna.
- V současné době je pro fond vyrovnávacích pamětí 8 zadáno LOCATION (BELOW) a PAGECLAS (4KB). Je-li zadán parametr ALTER BUFFPOOL (8) LOCATION (EMADE) PAGECLAS (FIXED4KB), přesune se fond vyrovnávacích pamětí nad panel a má své vyrovnávací paměti zálohované pevnou 4KB stránkami, jsou-li k dispozici.

Zadáte-li parametr PAGECLAS (FIXED4KB), bude celý fond vyrovnávacích pamětí zálohován stránkami s pevnou velikostí 4KB , takže zkontrolujte, zda je v logické oblasti k dispozici dostatek reálné paměti. Jinak se správce front nemusí spustit nebo mohou být ovlivněny jiné adresní prostory. Další informace viz [Paměť adresového prostoru](#).

Informace o tom, kdy použít hodnotu atributu FIXED4KB atributu PAGECLAS, najdete v balíku IBM MQ Support Pac [MP16: IBM MQ for z/OS -Plánování kapacity a vyladění](#) .

## **ZMĚNIT CFSTRUCT**

Pomocí příkazu MQSC ALTER CFSTRUCT můžete změnit parametry zálohování a zotavení struktury aplikace CF a parametry prostředí offload pro všechny zadané aplikační struktury.

### **Použití příkazů MQSC**

Informace o tom, jak používat příkazy MQSC, najdete v tématu [Provedení úloh lokální administrace pomocí příkazů MQSC](#).




IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
			2CR

Parametry, které nejsou uvedeny v příkazu ALTER CFSTRUCT, způsobí, že existující hodnoty těchto parametrů zůstanou nezměněny.

Vysvětlení symbolů ve sloupci z/OS viz [Použití příkazů v systému z/OS](#).

- [Syntaktický diagram](#)
- [“Poznámky k použití”](#) na stránce 649
- [“Popisy parametrů pro ALTER CFSTRUCT”](#) na stránce 650

**Synonymum:** ALT CFSTRUCT



### Poznámky k použití

- Tento příkaz nemůže určit strukturu administrace prostředku CF (CSQ\_ADMIN).
- Tento příkaz je platný pouze tehdy, je-li správce front členem skupiny sdílení front.

## Popisy parametrů pro ALTER CFSTRUCT

### (název-struktury)

Název struktury aplikace Coupling Facility se schopností úrovně CF správce front a parametry zálohování a obnovy, které chcete definovat. Tento parametr je požadovaný.

Název:

- Nesmí obsahovat více než 12 znaků.
- Musí začínat velkým písmenem (A až Z).
- Může obsahovat pouze znaky A až Z a 0 až 9.

Název skupiny sdílení front, ke kterému je správce front připojen, má předponu s názvem, kterou jste zadali. Název skupiny sdílení front je vždy čtyři znaky, je-li to nutné, doplněný znaky @. Pokud například použijete skupinu sdílení front s názvem NY03 a zadáte název PRODUCT7, výsledný název struktury prostředku Coupling Facility je NY03PRODUCT7. Administrativní strukturu pro skupinu sdílení front (v tomto případě NY03CSQ\_ADMIN) nelze použít pro ukládání zpráv.

### CFCONLOS

Tento parametr určuje akci, která má být provedena v případě, že správce front ztratí připojení ke struktuře prostředku CF. Hodnota může být následující:

#### Jako správce front

provedená akce je založena na nastavení atributu správce front CFCONLOS.

#### TERMINATE

Správce front je při ztrátě připojení ke struktuře ukončen. Jedná se o výchozí hodnotu, když je hodnota CFLEVEL zvýšena na 5.

#### Tolerovat

Správce front toleruje ztrátu připojitelnosti ke struktuře bez ukončení.

Tento parametr je platný pouze z parametru CFLEVEL (5).

### CFLEVEL ( celé\_číslo )

Určuje úroveň funkční způsobilosti pro tuto strukturu aplikace CF. Hodnota může být jedna z následujících:

**1**

Struktura CF, která může být "auto-created" správcem front na úrovni příkazů 520.

**2**

Struktura prostředku CF na úrovni příkazů 520, kterou lze vytvořit nebo odstranit pouze správcem front na úrovni příkazů 530 nebo vyšší.

**3**

Struktura CF na úrovni příkazu 530. Tato hodnota CFLEVEL je povinná, pokud chcete použít trvalé zprávy ve sdílených frontách (je-li nastavena hodnota RECOVER (YES)) nebo pro seskupení zpráv (je-li definována lokální fronta s parametrem INDXTYPE (GROUPID)), nebo oběma.

Hodnotu parametru CFLEVEL lze zvýšit pouze na 3, pokud jsou všichni správci front ve skupině sdílení front na úrovni příkazů 530 nebo vyšší-tím zajistíte, že nebudou existovat žádné latentní připojení na úrovni příkazu 520 k frontám odkazujícím na strukturu.

Hodnotu CFLEVEL můžete snížit pouze na 3, pokud jsou všechny fronty, které se odkazují na strukturu CF, prázdné (nemají žádné zprávy nebo nepotvrzenou aktivitu) a zavřou se.

**4**

Tato CFLEVEL podporuje všechny funkce CFLEVEL (3). CFLEVEL (4) umožňuje, aby fronty definované se strukturami prostředku CF na této úrovni měly zprávy s délkou větší než 63 kB.

Pouze správce front s úrovní příkazů 600 nebo vyšší se může připojit ke struktuře prostředku CF na úrovni CFLEVEL (4).

Hodnotu parametru CFLEVEL lze zvýšit pouze na 4, pokud jsou všichni správci front ve skupině sdílení front na úrovni příkazů 600 nebo vyšší.

Hodnotu CFLEVEL můžete snížit pouze ze 4, pokud jsou všechny fronty, které se odkazují na strukturu CF, prázdné (nemají žádné zprávy nebo nepotvrzenou aktivitu) a zavřou.

## 5

Tato CFLEVEL podporuje všechny funkce pro CFLEVEL (4). Kromě toho CFLEVEL (5) povoluje následující nové funkce. Pokud měníte existující CFSTRUCT na CFLEVEL (5), musíte zkontrolovat ostatní atributy, jak je uvedeno:

- Fronty definované se strukturami CF na této úrovni mohou mít data zprávy odložena na sdílené datové sady zpráv (SMDS) nebo Db2, pod kontrolou atributu OFFLOAD. Prahová hodnota odlehčování a velikost parametrů (například OFFLD1THa OFFLD1SZ) určují, zda jsou konkrétní zprávy odloženy vzhledem k velikosti a aktuálnímu využití struktury prostředku CF. Při použití odlehčování SMDS jsou respektovány atributy DSGROUP, DSBUFS, DSEXPAND a DSBLOCK.
- struktury na úrovni CFLEVEL (5) umožňují správci front tolerovat ztrátu konektivity se strukturou prostředku CF. Atribut CFCONLOS určuje chování správce front, je-li zjištěna ztráta konektivity, a atribut RECASTO řídí následné chování automatické obnovy struktury.
- Zprávy obsahující vlastnosti zpráv produktu IBM MQ jsou uloženy v jiném formátu ve sdílených frontách ve struktuře CFLEVEL (5). Tento formát vede k interním optimalizacím zpracování. K dispozici jsou také další možnosti migrace aplikací a tyto možnosti jsou povoleny prostřednictvím atributu PROPCTL fronty.

Pouze správce front s úrovní příkazů 710 nebo vyšší se může připojit ke struktuře prostředku CF na úrovni CFLEVEL (5).

### **Poznámka:**

Hodnotu parametru CFLEVEL lze zvýšit pouze na hodnotu 5, pokud jsou všichni správci front ve skupině sdílení front na úrovni příkazů 710 nebo vyšší a mají povoleny nové funkce produktu IBM WebSphere MQ 7.1.0 s operačním systémem OPMODE.

Hodnotu CFLEVEL můžete snížit od 5, pokud jsou všechny fronty, které odkazují na strukturu prostředku CF, prázdné, tj. fronty a struktura prostředku CF nemají žádné zprávy nebo nepotvrzenou aktivitu a jsou zavřeny.

### **DESCR ( řetězec )**

Prostý textový komentář, který poskytuje popisné informace o objektu, když operátor vydává příkaz DISPLAY CFSTRUCT.

Řetězec by měl obsahovat pouze zobrazitelné znaky. Maximální délka je 64 znaků. V instalaci se znakovou sadou DBCS může obsahovat znaky DBCS (maximální délka je omezena na 64 bajtů).

**Poznámka:** Jsou-li použity znaky, které nejsou obsaženy v identifikátoru CCSID (coded character set identifier) pro daného správce front, mohou být tyto znaky při odeslání informace jinému správci front nesprávně přeloženy.

### **OFFLOAD**

Určete, zda mají být data odsunutých zpráv uložena ve skupině sdílených datových sad zpráv nebo v produktu Db2.

### **SMDS**

Odlehčování zpráv ze prostředku Coupling Facility na sdílenou datovou sadu zpráv (SMDS).

### **Db2**

Odlehčování zpráv ze prostředku Coupling Facility na Db2. Tato hodnota je výchozím předpokladem, je-li hodnota CFLEVEL zvýšena na 5.

Vytěžování zpráv pomocí produktu Db2 má významný dopad na výkon. Chcete-li používat pravidla odlehčování jako prostředek pro zvýšení kapacity, měla by být zadána volba SMDS.

Tento parametr je platný pouze z parametru CFLEVEL (5). Na úrovni CFLEVEL (4) je každá zpráva odlehčování vždy nastavena na Db2a vztahuje se pouze na zprávy větší než maximální velikost položky prostředku Coupling Facility.

#### **Poznámka:**

Změníte-li metodu odlehčování (z Db2 na SMDS nebo naopak), všechny nové zprávy budou zapsány pomocí nové metody, ale všechny existující velké zprávy uložené pomocí předchozí techniky mohou být stále načteny. Relevantní tabulka zpráv produktu Db2 nebo sdílené datové sady zpráv budou nadále používány, dokud správce front nezjistil, že v původním formátu nejsou uloženy žádné další zprávy.

Je-li zadán SMDS, je také požadován parametr DSGROUP. Může být zadán buď ve stejném příkazu, nebo v předchozím příkazu DEFINE nebo ALTER pro stejnou strukturu.

**OFFLD1TH(percentage) OFFLD1SZ(size)**

**OFFLD2TH(percentage) OFFLD2SZ(size)**

**OFFLD3TH(percentage) OFFLD3SZ(size)**

Určete pravidla pro případ, kdy zprávy menší než maximální velikost položky prostředku Coupling Facility mají být odloženy do externího úložiště (sdílené datové sady zpráv nebo tabulky Db2) místo toho, aby byly uloženy ve struktuře aplikace. Tato pravidla mohou být použita ke zvýšení účinnosti struktury struktury. Zapojená zpráva stále vyžaduje vstup ve spojovacím zařízení obsahujícím informace o řízení zpráv a deskriptor odkazující na data odlehčené zprávy, ale velikost požadovaného prostoru struktury je menší než částka, která by byla potřeba k uložení celé zprávy.

Pokud jsou data zprávy velmi malá (menší než přibližně 140 bajtů), může se vejít do stejné položky prostředku Coupling Facility jako informace o řízení zpráv, aniž by bylo nutné přidat další datové prvky. V tomto případě nelze uložit žádný prostor, takže jsou ignorována všechna pravidla odlehčování a data zprávy nejsou odložena.

Zprávy, které překračují maximální velikost položky prostředku Coupling Facility (63.75 kB včetně řídicích informací), jsou vždy odloženy tak, jak nemohou být uloženy v položce prostředku Coupling Facility. Zprávy, ve kterých tělo zprávy překročilo 63 kB, jsou také odloženy, aby se zajistilo, že je k dispozici dostatek prostoru pro řídicí informace. Pomocí těchto párů klíčových slov lze zadat další pravidla pro požadavek odsunutí menších zpráv. Každé pravidlo označuje, že když použití struktury (v některém z prvků nebo položek) překročí zadanou hodnotu procentní části prahové hodnoty, data zprávy budou odložena, pokud celková velikost položky prostředku Coupling Facility požadované k uložení celé zprávy (včetně dat zprávy, záhlaví a deskriptorů) překročí zadanou hodnotu velikosti. Záhlaví a deskriptory obvykle vyžadují přibližně 400 bajtů.

#### **procentní podíl**

Hodnota procentní části prahové hodnoty využití je celé číslo v rozsahu 0 (tj. vždy platí toto pravidlo) až do 100 (to znamená, že toto pravidlo platí pouze v případě, že je struktura plná).

#### **Velikost**

Hodnota velikosti zprávy by měla být uvedena jako celé číslo následované K, což dává počet kilobajtů v rozsahu **0K** až **64K**. Vzhledem k tomu, že zprávy přesahující 63.75 KB jsou vždy odloženy, je hodnota **64K** povolena jako jednoduchý způsob, jak označit, že pravidlo není používáno.

Obecně platí, že čím menší jsou čísla, tím více zpráv je odlehčené.

Je-li nějaké pravidlo odlehčování shod, bude zpráva odložena. Normální konvencí je, že pozdější pravidlo by bylo pro vyšší úroveň použití a menší velikost zprávy než předchozí, ale nekontroluje se konzistence nebo redundance mezi pravidly.

Je-li zpracování ALTER struktury aktivní, může počet použitých prvků nebo položek dočasně překročit celkový počet nahlášených, což dává procentní část přesahující 100, protože nové prvky nebo položky jsou k dispozici během zpracování ALTER, ale celkový počet je aktualizován pouze při dokončení

příkazu ALTER. V takových případech může dojít k dočasnému provedení pravidla určujícího 100 pro prahovou hodnotu. Není-li pravidlo určeno pro použití vůbec, mělo by pro velikost být určeno 64K .

Výchozí hodnoty převzaté pro pravidla odlehčování při definování nové struktury na úrovni CFLEVEL (5) nebo přechodu na vyšší verzi existující struktury na úroveň CFLEVEL (5) závisí na volbě metody OFFLOAD. Pro OFFLOAD (SMDS) určují výchozí pravidla rostoucí množství odlehčování, protože se struktura stává plná. Tím se zvyšuje efektivní kapacita struktury s minimálním dopadem na výkon. Pro OFFLOAD ( Db2 ) mají výchozí pravidla stejné prahové hodnoty jako pro SMDS, ale hodnoty velikosti jsou nastaveny na 64K , takže se pravidla nikdy nepoužijí a zprávy jsou odloženy pouze v případě, že jsou příliš velké na uložení ve struktuře, jako v případě CFLEVEL (4).

Pro OFFLOAD (SMDS) jsou výchozí hodnoty:

- OFFLD1TH(70) OFFLD1SZ(32K)
- OFFLD2TH(80) OFFLD2SZ(4K)
- OFFLD3TH(90) OFFLD3SZ(0K)

Pro OFFLOAD ( Db2 ) Výchozí hodnoty jsou:

- OFFLD1TH(70) OFFLD1SZ(64K)
- OFFLD2TH(80) OFFLD2SZ(64K)
- OFFLD3TH(90) OFFLD3SZ(64K)

Pokud se volba metody OFFLOAD změní z Db2 na SMDS nebo pokud se aktuální pravidla odlehčování shodují s výchozími hodnotami původní metody, jsou pravidla odlehčování přepnuta na výchozí hodnoty pro novou metodu. Pokud však byla některá z pravidel změněna, jsou aktuální hodnoty uchovány při změně metody.

Tyto parametry jsou platné pouze z parametru CFLEVEL (5). Na úrovni CFLEVEL (4) je každá zpráva odlehčování vždy nastavena na Db2a vztahuje se pouze na zprávy větší než maximální velikost položky prostředku Coupling Facility.

## **DSGROUP**

V případě OFFLOAD (SMDS) zadejte generický název datové sady, který má být použit pro skupinu sdílených datových sad zpráv asociovaných s touto strukturou (jeden pro každého správce front), přičemž přesně jedna hvězdička označuje, kam má být název správce front vložen, aby byl zadán specifický název datové sady.

### **'data.set.name.\*'**

Hodnota musí být platným názvem datové sady, je-li hvězdička nahrazena názvem správce front o maximální délce čtyři znaky. Název správce front může tvořit všechny nebo části libovolného kvalifikátoru v názvu datové sady.

Hodnota celého parametru musí být uzavřena v uvozovkách.

Tento parametr nelze změnit poté, co byly pro strukturu aktivovány nějaké datové sady.

Je-li zadán SMDS, musí být zadán také parametr DSGROUP.

Tento parametr je platný pouze z parametru CFLEVEL (5).

## **DSBLOCK**

Pro OFFLOAD (SMDS) zadejte velikost logického bloku, což je jednotka, v níž je sdílený prostor datové sady zpráv přidělen jednotlivým frontám.

**8K**  
**16K**  
**32K**  
**64K**  
**128K**  
**256K**  
**512K**  
**1M**

Každá zpráva je zapsána počínaje další stránkou v rámci aktuálního bloku a podle potřeby je přidělována podle dalších bloků. Větší velikost snižuje požadavky na správu prostoru a snižuje I/O pro velké zprávy, ale zvyšuje požadavky na prostor vyrovnávací paměti a požadavky na diskový prostor pro malé fronty.

Tento parametr nelze změnit poté, co byly pro strukturu aktivovány nějaké datové sady.

Tento parametr je platný pouze z parametru CFLEVEL (5).

## **DSBUFS**

V případě OFFLOAD (SMDS) určete počet vyrovnávacích pamětí, které mají být přiděleny v každém správci front pro přístup k datovým sadám sdílených zpráv, a to jako číslo v rozsahu 1-9999. Velikost každé vyrovnávací paměti se rovná velikosti logického bloku. Vyrovnávací paměti SMDS jsou přidělovány v paměťových objektech umístěných v 64bitovém úložišti produktu z/OS (nad pruhem).

### **číslo**

Tento parametr lze přepsat pro jednotlivé správce front pomocí parametru DSBUFS v příkazu ALTER SMDS.

Když je tento parametr změněn, každý správce front, který je již připojen ke struktuře (a který nemá individuální hodnotu potlačení DSBUFS) dynamicky zvýší nebo sníží počet vyrovnávacích pamětí datové sady použitých pro tuto strukturu tak, aby se shodovaly s novou hodnotou. Pokud nelze dosáhnout zadané cílové hodnoty, ovlivněný správce front upraví parametr DSBUFS přidružený k vlastní definici SMDS (jako u příkazu ALTER SMDS) tak, aby odpovídal skutečnému novému počtu vyrovnávacích pamětí.

Tento parametr je platný pouze z parametru CFLEVEL (5).

Tyto vyrovnávací paměti používají virtuální úložiště. Měli byste pracovat se systémovým programátorem produktu z/OS, abyste se ujistili, že je k dispozici dostatek pomocné paměti, než se zvýší počet vyrovnávacích pamětí.

## **DSEXPAND**

V případě OFFLOAD (SMDS) tento parametr určuje, zda má správce front rozbalit datovou sadu sdílených zpráv, když je již téměř zaplněna, a v datové sadě jsou vyžadovány další bloky.

### **YES**

Rozšíření je podporováno.

Každá časová expanze je nezbytná, datová sada je rozšířena o sekundární přidělení určené při definování datové sady. Pokud nebyla zadána žádná sekundární alokace, nebo byla zadána jako nula, použije se sekundární hodnota přidělení přibližně 10% existující velikosti.

### **NO**

Neprovede se žádná automatická expanze datové sady.

Tento parametr lze u jednotlivých správců front potlačit s použitím parametru DSEXPAND v příkazu ALTER SMDS.

Pokud dojde k selhání pokusu o rozšíření, potlačí se potlačení subsystému DSEXPAND pro příslušného správce front automaticky na hodnotu NO, aby se zabránilo dalším pokusům o rozšíření, ale lze jej změnit zpět na hodnotu YES pomocí příkazu ALTER SMDS k povolení dalších pokusů o rozšíření.

Když je tento parametr změněn, všichni správci front, kteří jsou již připojeni ke struktuře (a kteří nemají jednotlivou hodnotu přepisu DSEXPAND), okamžitě začínají s použitím nové hodnoty parametru.

Tento parametr je platný pouze z parametru CFLEVEL (5).

## RECOVER

Určuje, zda je pro strukturu aplikace podporována obnova prostředku CF. Hodnoty jsou:

### NO

Zotavení struktury aplikace CF není podporováno. (Synonymum je **N**.)

### YES

Zotavení struktury aplikace CF je podporováno. (Synonymum je **Y**.)

Hodnotu RECOVER (YES) můžete nastavit pouze v případě, že struktura má hodnotu CFLEVEL 3 nebo vyšší. Chcete-li používat trvalé zprávy, nastavte hodnotu RECOVER (YES).

Hodnotu RECOVER (NO) můžete změnit pouze na hodnotu RECOVER (YES), pokud všechny správce front ve skupině sdílení front jsou na úrovni příkazu 530 nebo vyšší. tím zajistíte, že nebudou existovat žádné latentní připojení na úrovni příkazu 520 na fronty, které odkazují na CFSTRUCT.

RECOVER (YES) můžete změnit pouze na hodnotu RECOVER (NO), pokud jsou všechny fronty, které se odkazují na strukturu CF, prázdné (nemají žádné zprávy nebo nepotvrzenou aktivitu) a budou zavřeny.

## RECAUTO

Určuje akci automatického zotavení, která má být provedena v případě, že správce front zjistí, že struktura selhala, nebo když správce front ztratí připojení ke struktuře a žádné systémy v systému SysPlex nemají konektivitu k prostředku Coupling Facility, ve kterém je tato struktura přidělena. Možné hodnoty:

### YES

Struktura a přidružená sdílená datová sada zpráv, které také potřebují obnovu, jsou automaticky zotavena. (Synonymum je **Y**).

### NO

Struktura se automaticky neobnoví. (Synonymum je **N**). Jedná se o výchozí hodnotu, když je hodnota CFLEVEL zvýšena na 5.

Tento parametr nemá žádný vliv na struktury definované pomocí RECOVER (NO).

Tento parametr je platný pouze z parametru CFLEVEL (5)

## ZMĚNIT KANÁL

Pomocí příkazu MQSC ALTER CHANNEL můžete změnit parametry kanálu.

## Použití příkazů MQSC

Informace o tom, jak používat příkazy MQSC, najdete v tématu [Provedení úloh lokální administrace pomocí příkazů MQSC](#).

IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
✓	✓	✓	2CR

Parametry, které nejsou uvedeny v příkazu ALTER CHANNEL, mají za následek ponechání nezměněné hodnoty existujících hodnot pro tyto parametry.

Vysvětlení symbolů ve sloupci z/OS viz [Použití příkazů v systému z/OS](#).

**Synonymum:** ALT CHL

- [“Poznámky k použití” na stránce 656](#)
- [“Popisy parametrů pro ALTER CHANNEL” na stránce 656](#)

## Poznámky k použití

- Změny se projeví až po dalším spuštění kanálu.
- V případě kanálů klastru (sloupce CLUSSDR a CLUSRCVR v tabulce) platí, že pokud lze atribut nastavit u obou kanálů, nastavte ho na obou a ujistěte se, že je jeho nastavení identické. Pokud se toto nastavení liší, bude se pravděpodobněji používat to, které jste zadali u kanálu CLUSRCVR. Toto chování je vysvětleno v tématu [Kanály klastru](#).
- Změníte-li název XMITQ nebo CONNAME, je třeba znovu nastavit pořadové číslo na obou koncích kanálu. (Informace o parametru SEQNUM viz [“Resetovat kanál”](#) na stránce 1239 .)
- Úspěšné dokončení příkazu neznamená, že byla akce dokončena. Chcete-li zkontrolovat skutečné dokončení, projděte si krok ALTER CHANNEL v tématu [Kontrola, zda byly dokončeny asynchronní příkazy pro distribuované sítě](#).

## Popisy parametrů pro ALTER CHANNEL

V následující tabulce jsou uvedeny parametry, které jsou relevantní pro každý typ kanálu. Za tabulkou je uveden popis jednotlivých parametrů. Parametry jsou nepovinné, pokud popis neuvádí, že jsou vyžadovány.

Tabulka 55. Parametry DEFINE a ALTER CHANNEL									
Parametr	SDR	SVR	RCVR	RQSTR	CLNTC ONN	SVRCO NN	CLUSSD R	CLUSR CVR	V 8.0.0.4 AMQP
<a href="#">AFFINITY</a>					✓				
<a href="#">V 8.0.0.4</a> <a href="#">V 8.0.0.4</a> <a href="#">AMQPKA</a>									✓
<a href="#">BATCHHB</a>	✓	✓					✓	✓	
<a href="#">BATCHINT</a>	✓	✓					✓	✓	
<a href="#">BATCHLIM</a>	✓	✓					✓	✓	
<a href="#">BATCHSZ</a>	✓	✓	✓	✓			✓	✓	
<a href="#">CERTLABL</a>	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
<i>channel-name</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<a href="#">CHLTYPE</a>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<a href="#">CLNTWGHT</a>					✓				
<a href="#">CLUSNL</a>							✓	✓	
<a href="#">CLUSTER</a>							✓	✓	
<a href="#">CLWLPRTY</a>							✓	✓	
<a href="#">CLWLRANK</a>							✓	✓	
<a href="#">CLWLWGHT</a>							✓	✓	



Tabulka 55. Parametry DEFINE a ALTER CHANNE (pokračování)

Parametr	SDR	SVR	RCVR	RQSTR	CLNTC ONN	SVRCO NN	CLUSSD R	CLUSR CVR	V 8.0.0.4 AMQP
z/OS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
z/OS									
<u>CMDSCOPE</u>									
<u>COMPHDR</u>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
<u>COMPMSG</u>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
<u>CONNAME</u>	✓	✓		✓	✓		✓	✓	
<u>CONVERT</u>	✓	✓					✓	✓	
<u>DEFCDISP</u>	✓	✓	✓	✓		✓			
<u>DEFRECON</u>					✓				
<u>DESCR</u>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<u>DISCINT</u>	✓	✓				✓	✓	✓	
<u>HBINT</u>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
<u>KAINT</u>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
<u>LIKE</u>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
<u>LOCLADDR</u>	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓
<u>LONGRTY</u>	✓	✓					✓	✓	
<u>LONGTMR</u>	✓	✓					✓	✓	
<u>MAXINST</u>						✓			✓
<u>MAXINSTC</u>						✓			
<u>MAXMSGL</u>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<u>MCANAME</u>	✓	✓		✓			✓	✓	
<u>MCTYPE</u>	✓	✓		✓			✓	✓	
<u>MCAUSER</u>			✓	✓		✓		✓	✓
<u>MODENAME</u>	✓	✓		✓	✓		✓	✓	
<u>MONCHL</u>	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
<u>MRDATA</u>			✓	✓				✓	
<u>MREXIT</u>			✓	✓				✓	
<u>MRRTY</u>			✓	✓				✓	

Tabulka 55. Parametry DEFINE a ALTER CHANNE (pokračování)

Parametr	SDR	SVR	RCVR	RQSTR	CLNTC ONN	SVRCO NN	CLUSSD R	CLUSR CVR	V 8.0.0.4 AMQP
<u>MRTMR</u>			✓	✓				✓	
<u>MSGDATA</u>	✓	✓	✓	✓			✓	✓	
<u>MSGEXIT</u>	✓	✓	✓	✓			✓	✓	
<u>NETPRTY</u>								✓	
<u>NPMSPEED</u>	✓	✓	✓	✓			✓	✓	
<u>PASSWORD</u>	✓	✓		✓	✓		✓	✓	
<b>V 8.0.0.4</b> <b>V 8.0.0.4</b> PORT									✓
<u>PROPCTL</u>	✓	✓					✓	✓	
<u>PUTAUT</u>			✓	✓		✓		✓	
<u>QMNAME</u>					✓				
<b>z/OS</b> <b>z/OS</b> <u>QSGDISP</u>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
<u>RCVDATA</u>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
<u>RCVEXIT</u>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
<u>REPLACE</u>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
<u>SCYDATA</u>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
<u>SCYEXIT</u>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
<u>SENDDATA</u>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
<u>SENDEXIT</u>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
<u>SEQWRAP</u>	✓	✓	✓	✓			✓	✓	
<u>SHARECNV</u>					✓	✓			
<u>SHORTRTY</u>	✓	✓					✓	✓	
<u>SHORTTMR</u>	✓	✓					✓	✓	
<u>SSLCAUTH</u>		✓	✓	✓		✓		✓	
<u>SSLCIPH</u> <sup>1</sup>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<u>SSLPEER</u>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Tabulka 55. Parametry DEFINE a ALTER CHANNE (pokračování)

Parametr	SDR	SVR	RCVR	RQSTR	CLNTC ONN	SVRCO NN	CLUSSD R	CLUSR CVR	V 8.0.0.4 AMQP
<u>STATCHL</u>	✓	✓	✓	✓			✓	✓	
<u>TPNAME</u>	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
> V 8.0.0.4 > V 8.0.0.4 <u>TPROOT</u>									✓
<u>TRPTYPE</u>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
> V 8.0.0.4 > V 8.0.0.4 <u>USECLTID</u>									✓
<u>USEDLQ</u>	✓	✓	✓	✓			✓	✓	
<u>USERID</u>	✓	✓		✓	✓		✓		
<u>XMITQ</u>	✓	✓							

## AFFINITY

Hodnota afinity kanálu slouží k tomu, aby si aplikace klienta, které se opakovaně připojují pomocí téhož názvu správce front, mohly vybrat, zda má být při každém připojení použita táž definice kanálu klienta. Tento atribut je určen k použití v případě, že je k dispozici více použitelných definic kanálů.

### Preferovaný

První připojení v procesu čtení tabulky CCDT (Client Channel Definition table) vytváří seznam použitelných definic založených na vážení s příslušnými definicemi CLNTWGHT (0) jako první a v abecedním pořadí. Každé připojení v procesu se pokusí připojit pomocí první definice v seznamu. Pokud se navázání připojení nezdaří, je použita další definice. Neúspěšná definice non-CLNTWGHT (0) se přesunou na konec seznamu. Definice CLNTWGHT(0) zůstávají na začátku seznamu a jsou vybrány jako první pro každé připojení. Pro klienty C, C++ a .NET (včetně plně spravovaných .NET) je seznam aktualizován, pokud byla tabulka CCDT upravena od vytvoření seznamu. Každý proces klienta s tímž názvem hostitele vytvoří tentýž seznam.

### ŽÁDNÉ

První připojení v procesu, které čte tabulku CCDT, vytvoří seznam použitelných definic. Všechny připojení v procesu vybírají aplikovatelnou definici, v závislosti na vážení s jakýmikoliv aplikovatelnými definicemi CLNTWGHT(0), vybranými jako první v abecedním pořadí. Pro klienty C, C++ a .NET (včetně plně spravovaných .NET) je seznam aktualizován, pokud byla tabulka CCDT upravena od vytvoření seznamu.

Předpokládejme například, že v tabulce CCDT jsme měli následující definice:

```
CHLNAME (A) QMNAME (QM1) CLNTWGHT (3)
CHLNAME (B) QMNAME (QM1) CLNTWGHT (4)
CHLNAME (C) QMNAME (QM1) CLNTWGHT (4)
```

První připojení v procesu vytvoří svůj vlastní seřazený seznam na základě vah. Takže může, například, vytvořit objednaný seznam CHLNAME (B), CHLNAME (A), CHLNAME (C).

Pro AFFINITY (PREFERRED) se každé připojení v procesu pokusí o připojení pomocí CHLNAME (B). If a connection is successful the definition is moved to the end of the list which now becomes

CHLNAME (A), CHLNAME (C), CHLNAME (B). Každé připojení v procesu se pak pokusí o připojení pomocí CHLNAME (A).

Pro AFFINITY (NONE) se každé připojení v procesu pokusí o připojení pomocí jedné ze tří definic vybraných náhodně na základě vah.

Povolíte-li sdílení konverzací s nenulovým váhovým a AFFINITY (NONE), více připojení v procesu pomocí stejného názvu správce front se může připojovat s použitím různých použitelných definic místo sdílení existující instance kanálu.

#### **distributed V 8.0.0.4 AMQPKA( integer )**

Doba udržení aktivity pro kanál AMQP v sekundách. Pokud klient AMQP během intervalu udržení připojení neodešle žádný rámeček, připojení se uzavře s chybovým stavem AMQP amqp:resource-limit-exceeded.

Tento parametr je platný pouze pro kanály s typem kanálu ( CHLTYPE ). z AMQP

#### **BATCHHB ( celé\_číslo )**

Určuje, zda mají být použity prezenční signály dávky. Hodnota je délka prezenčního signálu v milisekundách.

Prezenční signály dávky umožňují odesílajícímu kanálu ověřit, zda je přijímací kanál stále aktivní těsně před potvrzením dávky zpráv, takže pokud přijímací kanál není aktivní, může být dávka vrácena spíše než nejistá, jako by tomu tak bylo jinak. Při vrácení dávky zůstanou zprávy k dispozici pro zpracování, aby mohly být například přesměrovány na jiný kanál.

Má-li odesílající kanál komunikaci z přijímacího kanálu v intervalu prezenčního signálu dávky, předpokládá se, že přijímací kanál je stále aktivní. Pokud tomu tak není, odešle se do přijímacího kanálu 'heartbeat', který se má zkontrolovat.

Hodnota musí být v rozsahu nula až 999999. Nulová hodnota označuje, že dávkové pulzování dávky není použito.

Tento parametr je platný pouze pro kanály s typem kanálu (CHLTYPE) SDR, SVR, CLUSSDR a CLUSRCVR.

#### **BATCHINT ( celé\_číslo )**

Minimální doba (v milisekundách), po kterou kanál uchovává otevřenou dávku.

Dávka bude ukončena, je-li splněna jedna z následujících podmínek:

- Zprávy BATCHSZ byly odeslány.
- Bylo odesláno BATCHLIM bajtů.
- Přenosová fronta je prázdná a BATCHINT byl překročen.

Hodnota musí být v rozsahu 0 až 999999999. Nula znamená, že dávka je ukončena, jakmile se přenosová fronta stane prázdnou (nebo je dosažen limit BATCHSZ).

Tento parametr je platný pouze pro kanály s typem kanálu (CHLTYPE) SDR, SVR, CLUSSDR nebo CLUSRCVR.

#### **BATCHLIM ( celé\_číslo )**

Limit pro množství dat v kilobajtech, která lze odeslat prostřednictvím kanálu před provedením bodu synchronizace. Bod synchronizace se provede po zprávě, která způsobí dosažení limitu zpráv proteklých kanálem. Hodnota nula v tomto atributu znamená, že pro dávky přes tento kanál se nepoužije žádné omezení dat.

Dávka bude ukončena, je-li splněna jedna z následujících podmínek:

- Zprávy BATCHSZ byly odeslány.
- Bylo odesláno BATCHLIM bajtů.
- Přenosová fronta je prázdná a BATCHINT byl překročen.

Tento parametr je platný pouze pro kanály s typem kanálu (CHLTYPE) SDR, SVR, CLUSSDR nebo CLUSRCVR.



Hodnota musí být v rozsahu 0 až 999999. Výchozí hodnota je 5000.

Tento parametr je podporován na všech platformách.

### **BATCHSZ ( celé\_číslo )**

Maximální počet zpráv, které mohou být odeslány přes kanál před tím, než se provede synchronizační bod.

Maximální použitá velikost dávky je nejnižší z následujících hodnot:

- BATCHSZ odesílajícího kanálu.
- BATCHSZ přijímajícího kanálu.
-  V systému z/OS jsou tři menší než maximální počet nepotvrzených zpráv povolených odesílajícím správcem front (nebo jedna, je-li tato hodnota nula nebo menší).
- Na distribuovaných platformách je maximální povolený počet nepotvrzených zpráv na odesílajícím správci front (nebo hodnota jedna, pokud je tato hodnota nula nebo menší).
-  V systému z/OS jsou tři menší než maximální počet nepotvrzených zpráv, které jsou povoleny u přijímajícího správce front (nebo jedna, pokud je tato hodnota nula nebo menší).
- Na distribuovaných platformách je povolen maximální počet nepotvrzených zpráv v přijímajícím správci front (nebo v případě, že tato hodnota je nula nebo menší).

Maximální počet nepotvrzených zpráv je určen parametrem MAXUMSGS příkazu ALTER QMGR.

Tento parametr je platný pouze pro kanály s typem kanálu (CHLTYPE) SDR, SVR, RCVR, RQSTR, CLUSSDR nebo CLUSRCVR.

Hodnota musí být v rozsahu 1 až 9999.

### **CERTLABL**

Popisek certifikátu, který se má použít pro tento kanál.

Popisek identifikuje, který osobní certifikát v úložišti klíčů bude odeslán na vzdálený peer. Je-li tento atribut prázdný, je certifikát určen parametrem správce front **CERTLABL**.

Všimněte si, že příchozí kanály (včetně přijímačů, příjemců klastru, nekvalifikovaného serveru a kanálu připojení serveru) odesílají pouze nakonfigurovaný certifikát, pokud verze IBM MQ vzdáleného peeru plně podporuje konfiguraci jmenovek certifikátu a kanál používá TLS CipherSpec.

Další informace viz [Interoperabilita Elliptic Curve and RSA CipherSpecs](#).

Ve všech ostatních případech parametr **CERTLABL** správce front určuje odeslaný certifikát. Zejména následující vždy obdrží certifikát nakonfigurovaný parametrem **CERTLABL** správce front, bez ohledu na nastavení jmenovky specifické pro daný kanál:

- Všechny aktuální klienty Java a JMS.
- Verze produktu IBM MQ před verzí Verze 8.0.

Nemusíte spustit příkaz REFRESH SECURITY TYPE (SSL), pokud provedete změny na CERTLABL na kanálu. Nicméně musíte spustit příkaz REFRESH SECURITY TYPE (SSL), pokud provedete jakékoli změny CERTLABL na správci front.

**Poznámka:** Jedná se o chybu pro dotaz nebo nastavení tohoto atributu pro kanály odesílatele klastru. Pokusíte-li se tak učinit, obdržíte chybu MQRCCF\_WRONG\_CHANNEL\_TYPE. Nicméně atribut se nachází v objektech odesílacích kanálů klastru (včetně struktur MQCD) a uživatelská procedura s automatickou definicí kanálu (CHAD), je-li to zapotřebí, může být nastavena programově.

### **(název-kanálu)**

Název nové definice kanálu.

Tento parametr je povinný pro všechny typy kanálů. Na kanálech CLUSSDR může mít jiný formát než ostatní typy kanálů. Pokud vaše konvence pojmenování odesílacích kanálů klastru obsahuje název správce front, můžete definovat kanál odesílatele klastru pomocí konstrukce produktu +QMNAME+ . Po připojení k odpovídajícímu přijímacímu kanálu klastru IBM MQ nahradí správný název správce front úložiště v místě +QMNAME+ v definici kanálu odesílatele klastru. Toto zařízení se vztahuje pouze na produkty AIX, HP-UX, Linux, IBM i, Solaris a Windows ; pro další informace viz [Komponenty klastru](#).

Název nesmí být shodný s žádným existujícím kanálem definovaným pro tohoto správce front (pokud není zadáno REPLACE nebo ALTER).

**z/OS** V systému z/OS mohou být názvy kanálů připojení klienta duplicitní s ostatními názvy kanálů.

Maximální délka řetězce je 20 znaků a řetězec musí obsahovat pouze platné znaky; viz [Pravidla pro pojmenování objektů IBM MQ](#).

### CHLTYPE

Typ kanálu. Tento parametr je požadovaný. Musí následovat bezprostředně za parametrem (*název-kanálu*) **z/OS** na všech platformách kromě z/OS.

#### SDR

Kanál odesílatele

#### SVR

Kanál serveru

#### RCVR

Kanál příjemce

#### RQSTR

Kanál žadatele

#### CLNTCONN

Kanál připojení klienta

#### SVRCONN

Kanál připojení serveru

#### CLUSSDR

Odesílací kanál klastru

#### CLUSRCVR

Přijímací kanál klastru

**Poznámka:** Používáte-li volbu REPLACE, nemůžete změnit typ kanálu.

### CLNTWGHT

Vážený atribut kanálu klienta je používán, takže definice kanálu klienta lze vybrat náhodně, v závislosti na jejich vážení, kdy bude k dispozici více než jedna odpovídající definice. Zadejte hodnotu v rozsahu 0 - 99.

Speciální hodnota 0 označuje, že se neprovádí žádné náhodné vyvažování zátěže a použitelné definice jsou vybrány v abecedním pořadí. Chcete-li povolit náhodné vyvažování zátěže, hodnota může být v rozsahu od 1 do 99, kde 1 je nejnižší váha a 99 je nejvyšší.

Když klient zadá příkaz MQCONN s názvem správce front "\*" < název>" a více než jedna vhodná definice je k dispozici v tabulce CCDT, výběr definice pro použití je náhodně vybrán na základě váhy s příslušnými definicemi CLNTWGHT (0), které byly vybrány jako první v abecedním pořadí. Distribuce není zaručena.

Předpokládejme například, že jsme v tabulce CCDT měli mít tyto dvě definice:

```
CHLNAME(TO.QM1) CHLTYPE(CLNTCONN) QMNAME(GRP1) CONNAME(address1) CLNTWGHT(2)
CHLNAME(TO.QM2) CHLTYPE(CLNTCONN) QMNAME(GRP1) CONNAME(address2) CLNTWGHT(4)
```

Klient MQCONN s názvem správce front "**\*GRP1**" si vybere jednu z následujících dvou definic na základě váhy definice kanálu. (Bude generováno náhodné celé číslo 1-6. Pokud by bylo celé číslo v rozsahu od 1 do 2 address1 , bylo by použito jinak address2 ). Pokud by toto připojení nebylo úspěšné, klient by pak použil jinou definici.

CCDT může obsahovat použitelné definice s váhou nula i bez nuly. V této situaci jsou definice s nulovým váhami vybrány jako první a v abecedním pořadí. Pokud jsou tato připojení neúspěšná, jsou definice s váhou bez nulové váhy vybrány na základě jejich váhy.

Předpokládejme například, že jsme v tabulce CCDT měli mít tyto čtyři definice:

```
CHLNAME(TO.QM1) CHLTYPE(CLNNTCONN) QMNAME(GRP1) CONNAME(address1) CLNTWGHT(1)
CHLNAME(TO.QM2) CHLTYPE(CLNNTCONN) QMNAME(GRP1) CONNAME(address2) CLNTWGHT(2)
CHLNAME(TO.QM3) CHLTYPE(CLNNTCONN) QMNAME(GRP1) CONNAME(address3) CLNTWGHT(0)
CHLNAME(TO.QM4) CHLTYPE(CLNNTCONN) QMNAME(GRP1) CONNAME(address4) CLNTWGHT(0)
```

Klient MQCONN s názvem správce front "**\*GRP1**" by nejprve zvolil definici "TO.QM3". Pokud by toto připojení nebylo úspěšné, klient by pak vybral definici "TO.QM4". Pokud by bylo toto připojení také neúspěšné, klient by náhodně vybral jednu ze zbývajících dvou definic na základě jejich váhy.

Podpora CLNTWGHT je přidána pro všechny podporované přenosové protokoly.

### **CLUSNL ( *nname* )**

Název specifikující seznam názvů klastrů, kterému odpovídá daný kanál.

Tento parametr je platný pouze pro kanály s typem kanálu (CHLTYPE) CLUSSDR a CLUSRCVR channels. Pouze jedna z výsledných hodnot CLUSTER nebo CLUSNL může být neprázdná, druhá musí být prázdná.

### **CLUSTER ( *název\_klastru* )**

Název klastru, do kterého kanál náleží. Maximální délka je 48 znaků v souladu s pravidly pro pojmenování objektů IBM MQ .

Tento parametr je platný pouze pro kanály s typem kanálu (CHLTYPE) CLUSSDR nebo CLUSRCVR. Pouze jedna z výsledných hodnot CLUSTER nebo CLUSNL může být neprázdná, druhá musí být prázdná.

### **CLWLPRTY ( *celé\_číslo* )**

Určuje prioritu kanálu pro účely rozdělení pracovní zátěže klastru. Hodnota musí být v rozsahu nula až 9, kde nula je nejnižší prioritita a 9 je nejvyšší.

Tento parametr je platný pouze pro kanály s typem kanálu (CHLTYPE) CLUSSDR nebo CLUSRCVR.

Další informace o tomto atributu najdete v tématu [Atribut fronty CLWLPRTY](#).

### **CLWLRANK ( *celé\_číslo* )**

Určuje ohodnocení důležitosti kanálu pro účely rozdělení pracovní zátěže klastru. Hodnota musí být v rozsahu nula až 9, kde nula je nejnižší pozice a 9 je nejvyšší.

Tento parametr je platný pouze pro kanály s typem kanálu (CHLTYPE) CLUSSDR nebo CLUSRCVR.

Další informace o tomto atributu naleznete v části [Atribut kanálu CLWLRANK](#).

### **CLWLWGHT ( *celé\_číslo* )**

Určuje váhu, která má být použita pro kanál pro účely rozdělení pracovní zátěže klastru, takže podíl zpráv odeslaných v rámci kanálu lze řídit. Hodnota musí být v rozsahu od 1 do 99, kde 1 je nejnižší stupeň hodnocení a 99 je nejvyšší.

Tento parametr je platný pouze pro kanály s typem kanálu (CHLTYPE) CLUSSDR nebo CLUSRCVR.

Další informace o tomto atributu naleznete v tématu [Atribut kanálu CLWLWGHT](#).

### **z/OS CMDSCOPE**

Tento parametr se vztahuje pouze na z/OS a určuje, jak se příkaz provádí, když je správce front členem skupiny sdílení front.

CMDSCOPE musí být prázdný nebo lokální správce front, pokud je QSGDISP nastaveno na GROUP.

Příkaz bude proveden ve správci front, v němž byl zadán.

### **název-správce-front**

Příkaz je proveden ve správci front, který jste zadali, pokud je správce front aktivní v rámci skupiny sdílení front.

Můžete zadat jiný název správce front než správce front, v němž byl zadán, pouze v případě, že používáte prostředí sdílené fronty a je-li povolen příkazový server.

**\***

Příkaz se provádí na lokálním správci front a je také předán každému aktivnímu správci front ve skupině sdílení front. Efekt \* je stejný jako zadání příkazu pro každého správce front ve skupině sdílení front.

## **COMPHDR**

Seznam technik komprese dat hlavičky podporovaných kanálem. Pro kanály odesílatele, serveru, odesílatele klastru, příjemce klastru a klienta připojení klienta jsou uvedené hodnoty v pořadí předvolby s první technikou komprese podporovanou vzdáleným koncem používaného kanálu.

Vzájemně podporované techniky komprese kanálu jsou předány ukončení zpráv kanálu odesílání, kde může být použita kompresní technika změněna na základě zpráv. Komprese pozmění data poslaná k odeslání a přijetí ukončení.

### **NONE**

Neprovádí se žádná komprese dat hlavičky.

### **SYSTÉM**

Provádí se komprese dat hlavičky.

## **COMPMSG**

Seznam technik komprese dat zprávy podporovaných kanálem. Pro kanály odesílatele, serveru, odesílatele klastru, příjemce klastru a klienta připojení klienta jsou uvedené hodnoty v pořadí předvolby s první technikou komprese podporovanou vzdáleným koncem používaného kanálu.

Vzájemně podporované techniky komprese kanálu jsou předány ukončení zpráv kanálu odesílání, kde může být použita kompresní technika změněna na základě zpráv. Komprese pozmění data poslaná k odeslání a přijetí ukončení.

### **NONE**


Neprovádí se žádná komprese dat zprávy.

### **RLE**

Komprese dat zprávy se provádí pomocí kódování délky spuštění.

### **ZLIBFAST**

Komprese dat zprávy se provádí pomocí kódování ZLIB s prioritou rychlosti.

 V systémech z/OS s povolenou funkcí [zEDC Express facility](#) lze kompresi odložit na verzi zEDC Express.

### **ZLIBHIGH**

Komprese dat zprávy se provádí pomocí kódování ZLIB s prioritou komprese.


### **ANY**

Může být použita libovolná technika komprese podporovaná správcem front. Tato hodnota je platná pouze pro kanály příjemce, žadatele a připojení serveru.

## **CONNNAME ( řetězec )**

Název připojení.

Pro kanály příjemce klastru (je-li zadán) CONNNAME se vztahuje k lokálnímu správci front, a pro další kanály, které souvisí s cílovým správcem front.

 V systému z/OS je maximální délka řetězce 48 znaků.

Na distribuovaných platformách je maximální délka řetězce 264 znaků.



Náhradním řešením pro 48 znaků může být jedna z následujících návrhů:

- Nastavte servery DNS tak, abyste používali například název hostitele "myserver" místo "myserver.location.company.com", abyste zajistili, že budete moci používat krátký název hostitele.
- Použít adresy IP.

Zadejte CONNAME ve tvaru čárkami odděleného seznamu názvů počítačů pro uvedený TRPTYPE. Obvykle se vyžaduje pouze jeden název počítače. Můžete zadat více názvů počítačů a nakonfigurovat více připojení se stejnými vlastnostmi. Tato připojení se obvykle zkouší v tom pořadí, ve kterém jsou uvedeny v seznamu připojení, dokud nedojde k úspěšnému navázání připojení. Pořadí se pro klienty změní, je-li zadán atribut CLNTWGHT. Pokud nebylo žádné připojení úspěšné, kanál se pokusí o připojení znovu, jak určují atributy kanálu. Spolu s kanály klienta je seznam připojení alternativou při konfiguraci více připojení ke skupinám správců front. Spolu s kanály zpráv se seznam připojení používá ke konfiguraci připojení k alternativním adresám správce front s více instancemi.

Tento parametr je požadován pro kanály s typem kanálu (CHLTYPE) SDR, RQSTR, CLNTCONN a CLUSSDR. Je volitelný pro SVR kanály a pro kanály CLUSRCVR TRPTYPE (TCP) a není platný pro kanály RCVR nebo SVRCONN.

Zadání více názvů připojení v seznamu se začalo podporovat ve verzi IBM WebSphere MQ verze 7.0.1. Tento fakt změnil syntaxi parametru CONNAME. Dříve se klienti a správci front připojovali pomocí prvního názvu připojení v seznamu, a nečetli zbytek názvů připojení v seznamu. Aby starší klienti a správci front dokázali analyzovat novou syntaxi, musíte zadat číslo portu u prvního názvu připojení v seznamu. Zadáním čísla portu se také vyvarujete problémů při připojování ke kanálu z klienta nebo správce front, který provozuje úroveň starší než IBM WebSphere MQ verze 7.0.1.

Na platformách AIX, HP-UX, IBM i, Linux, Solaris a Windows je parametr názvu připojení TCP/IP přijímacího kanálu klastru nepovinný. Pokud ponecháte název připojení prázdný, vygeneruje IBM MQ název připojení za vás a bude předpokládat výchozí port a bude používat aktuální adresu IP systému. Výchozí číslo portu můžete přepsat, ale i nadále se bude používat aktuální adresa IP systému. Pro každý název připojení ponechte název IP prázdný a zadejte číslo portu do závorek. Např.:

(1415)

Vygenerovaný název CONNAME je vždy v tečkované dekadické notaci (IPv4) nebo v hexadecimální notaci (IPv6), a nikoli ve tvaru alfanumerického názvu hostitele DNS.

**Poznámka:** Pokud používáte některý ze speciálních znaků ve svém jménu připojení (například závorky), musíte řetězec uzavřít do jednoduchých uvozovek.

Hodnota, kterou zadáte, závisí na typu transportu (TRPTYPE), který má být použit:

## LU 6.2

-  V systému z/OS existují dvě formy, ve kterých lze zadat hodnotu:

### Název logické jednotky

Informace o logických jednotkách pro správce front, obsahující název logické jednotky, název TP a volitelně název režimu. Název logické jednotky může být zadán v jedné ze tří forem:

Formulář	Příklad
luname	IGY12355
luname/TPname	IGY12345/APING
luname/TPname/modename	IGY12345/APINGD/#INTER

Pro první formulář musí být zadán název TP a název režimu pro parametry TPNAME a MODENAME; v opačném případě musí být tyto parametry prázdné.

**Poznámka:** V případě kanálů připojení klienta je povolen pouze první formulář.


### Symbolický název

Symbolický název místa určený pro informace o logických jednotkách pro správce front, jak je definováno v datové sadě informací o připojení. Parametry TPNAME a MODENAME musí být prázdné.

**Poznámka:** V případě přijímacích kanálů klastru se informace o připojení nacházejí v ostatních správcích front v klastru. Eventuálně může být v tomto případě název, který může procedura automatické definice kanálu, převést na příslušné informace o logické jednotce pro lokálního správce front.

Určený nebo odvozený název LU může být název skupiny generických prostředků VTAM.

- V systémech IBM i, Windows, SYSTÉM UNIX a Linux, CONNAME je název objektu strany komunikací rozhraní CPI-C, nebo pokud název TPNAME není prázdný, CONNAME je plně kvalifikovaný název partnerské logické jednotky.

 Další informace o konfiguračních parametrech pro připojení LU 6.2 pro platformu najdete v tématu [Konfigurační parametry pro připojení LU 6.2](#).

### NetBIOS

Jedinečný název NetBIOS (omezen na 16 znaků).

### SPX

4bajtová síťová adresa, 6bajtová adresa uzlu a 2bajtové číslo soketu. Tyto hodnoty musí být zadány hexadecimálně, s obdobím odděluji adresy sítě a uzlu. Číslo soketu musí být uzavřeno v závorkách, například:


```
CONNNAME('0a0b0c0d.804abcde23a1(5e86)')
```

### TCP

Zadejte buď název hostitele, nebo síťovou adresu vzdáleného počítače (nebo lokálního počítače pro kanály příjemce klastru). Za touto adresou může následovat volitelné číslo portu uzavřené v závorkách.

Je-li CONNAME název hostitele, je tento název hostitele interpretován na adresu IP.

Zásobník IP použitý pro komunikaci závisí na hodnotě uvedené pro CONNAME a hodnotu uvedenou pro LOCLADDR. Informace o tom, jak se tato hodnota řeší, viz [LOCLADDR](#).

 Na serveru z/OS může název připojení obsahovat název IP\_name dynamické skupiny DNS z/OS nebo vstupní port Network Dispatcher. **ne** zahrnuje název IP\_name nebo vstupní port pro kanály s typem kanálu (CHLTYPE) CLUSSDR.

Na všech platformách, když definujete kanál s typem kanálu (CHLTYPE) CLUSRCVR, který používá protokol TCP/IP, není třeba zadávat síťovou adresu správce front. IBM MQ vygeneruje CONNAME pro vás, za předpokladu výchozího portu a za použití aktuální adresy IPv4 systému. Pokud systém nemá adresu IPv4, použije se aktuální adresa IPv6 systému.

**Poznámka:** Používáte-li klastrování pouze mezi správci front IPv6a IPv4-only, nezadávejte síťovou adresu IPv6 jako hodnotu CONNAME pro kanály CLUSRCVR. Správce front, který je schopen pouze komunikace produktu IPv4, nemůže spustit definici kanálu odesílatele klastru, která určuje parametr CONNAME v hexadecimálním tvaru IPv6. Zvažte místo toho použití názvů hostitelů v heterogenním prostředí IP.

### CONVERT

Uvádí, zda se odesílající agent kanálu zpráv pokusí o konverzi dat zprávy aplikace, pokud přijímající agent kanálu zpráv nemůže provést tuto konverzi.

#### NO

Beze konverze u odesílatele

#### YES

Převod odesílatelem



V systémech z/OS jsou hodnoty N a Y akceptovány jako synonyma NO a YES.

Tento parametr je platný pouze pro kanály s typem kanálu (CHLTYPE) SDR, SVR, CLUSSDR nebo CLUSRCVR.

#### DEFCDISP

Určuje výchozí dispozice kanálu daného kanálu.

##### PRIVATE

Zamýšlený dispozice tohoto kanálu je jako SOUKROMÝ kanál.

##### FixShared

Zamýšleným účelem daného kanálu je použití kanálu FIXSHARED.

##### SHARED

Zamýšlený dispozice kanálu je jako SDÍLENÉ kanál.

Tento parametr se nevztahuje na kanály s typem kanálu (CHLTYPE) CLNTCONN, CLUSSDR nebo CLUSRCVR.

#### DEFRECON

Určuje, zda se klientské připojení automaticky znovu připojí k aplikaci klienta, pokud se její připojení přeruší.

##### NO

Pokud není přepsáno produktem MQCONN, klient se automaticky nepřipojí automaticky.

##### YES

Pokud není přepsáno produktem MQCONN, klient se znovu připojí automaticky.

##### QMGR

Pokud nebude přepsán produktem MQCONN, klient se znovu připojí automaticky, ale pouze se stejným správcem front. Volba QMGR má stejný účinek jako MQCNO\_RECONNECT\_Q\_MGR.

##### VYPNUTO

Opětovné připojení je zakázáno, i když je vyžádáno klientským programem pomocí volání modulu MQCONN MQI.

Tabulka 56. Automatické opětovné připojení závisí na hodnotách nastavených v aplikaci a definici kanálu.

DEFRECON	Volby opětovného připojení nastavené v aplikaci			
	MQCNO_RECONNECT	MQCNO_RECONNECT_Q_MGR	MQCNO_RECONNECT_AS_DEF	MQCNO_RECONNECT_DISABLED
NO	YES	QMGR	NO	NO
YES	YES	QMGR	YES	NO
QMGR	YES	QMGR	QMGR	NO
VYPNUTO	NO	NO	NO	NO

#### DESCR ( řetězec )

Komentář prostého textu. Poskytuje popisné informace o kanálu, když operátor vydává příkaz DISPLAY CHANNEL.

Musí obsahovat pouze zobrazitelné znaky. Maximální délka je 64 znaků. V instalaci se znakovou sadou DBCS může obsahovat znaky DBCS (maximální délka je omezena na 64 bajtů).

**Poznámka:** Jsou-li použity znaky, které nejsou obsaženy v identifikátoru CCSID (coded character set identifier) pro daného správce front, mohou být tyto znaky při odeslání informace jinému správci front nesprávně přeloženy.

#### DISCINT ( celé číslo )

Minimální doba (v sekundách), po kterou bude kanál čekat na příchod zprávy do přenosové fronty po ukončení dávky, před ukončením kanálu. Hodnota nula způsobí, že agent kanálu zpráv bude čekat nekonečně dlouhou dobu.

Hodnota musí být v rozsahu nula až 999 999.

Tento parametr je platný pouze pro kanály s typem kanálu (CHLTYPE) SVRCONN , SDR, SVR, CLUSSDR, CLUSRCVR.

Pro kanály SVRCONN s použitím protokolu TCP je tento parametr minimální dobu v sekundách, po kterou instance SVRCONN zůstane aktivní bez komunikace od svého partnera. Hodnota nula vypne toto zpracování odpojení. Interval nečinnosti SVRCONN se vztahuje pouze mezi voláními rozhraní API produktu IBM MQ od klienta, takže během rozšířeného MQGET s voláním wait není odpojen žádný klient. Tento atribut je ignorován pro kanály SVRCONN pomocí protokolů jiných než TCP.

### **HBINT ( celé\_číslo )**

Tento atribut uvádí přibližný čas mezi toky synchronizačních signálů, které mají být předány z odesílající sběrnice MCA v případě, že v přenosové frontě nejsou žádné zprávy.

Toky synchronizace odblokují přijímajícího agenta MCA, který čeká na vložení zpráv nebo na vypršení intervalu odpojení. Je-li přijímající agent MCA odblokovaný, může kanál odpojit bez čekání na vypršení časového limitu odpojení. Toky prezenčního signálu také uvolní všechny vyrovnávací paměti, které byly alokovány pro velké zprávy a zavírají všechny fronty, které byly ponechány otevřené na přijímajícím konci kanálu.

Hodnota je v sekundách a musí být v rozsahu od 0 do 999999. Hodnota nula znamená, že se neodesílají žádné toky prezenčního signálu. Výchozí hodnota je 300. Aby byla tato hodnota nejužitečnější, musí být menší než hodnota intervalu odpojení.

U kanálů připojení k serveru a připojení klienta mohou prezenční signály proudit z obou stran serveru, stejně jako z klientské strany nezávisle. Pokud nebyla v rámci kanálu pro interval prezenčního signálu přenesena žádná data, agent MQI připojení klienta odešle tok prezenčního signálu a agent MQI připojení serveru odpoví na něj jiným tokem signálu prezenčního signálu. To se stává bez ohledu na stav kanálu, například bez ohledu na to, zda je při volání rozhraní API neaktivní nebo neaktivní při čekání na uživatelský vstup klienta. Agent připojení serveru MQI je také schopen iniciovat prezenční signál klientovi, znovu bez ohledu na stav kanálu. Aby se zabránilo tomu, že oba typy připojení k serveru a připojení klienta MQI připojení k serveru MQI současně tluče a zároveň dojde k přenosu prezenčního signálu serveru, dojde k přenosu prezenčního signálu serveru poté, co v celém kanálu nebyla přenesena žádná data pro interval prezenčního signálu plus 5 sekund.


Pro kanály připojení serveru a klienta pro připojení klienta pracující v režimu kanálu před tím, než je server MCA IBM WebSphere MQ 7.0, bude prezenční signál pouze v případě, že server MCA čeká na příkaz MQGET s určenou volbou WAIT, která byla vydána jménem klientské aplikace.

Další informace naleznete v tématu [Interval synchronizace \(HBINT\)](#).

### **KAINT ( celé\_číslo )**

Hodnota předaná do zásobníku komunikace pro časování KeepAlive pro tento kanál.

Aby byl tento atribut účinný, musí být ve správci front i v TCP/IP povoleno udržení aktivity TCP/IP ve správci front i v TCP/IP.

 V systému z/OSumožníte udržení aktivity protokolu TCP/IP ve správci front zadáním příkazu ALTER QMGR TCPKEEP (YES); pokud je parametr správce front TCPKEEP NO, hodnota je ignorována a mechanismus KeepAlive se nepoužívá.

Na distribuovaných platformách je při nastavení parametru KEEPALIVE=YES v sekci TCP v konfiguračním souboru distribuovaných front, qm. ininebo prostřednictvím MQ Explorerpovolena funkce Keepalive protokolu TCP/IP.

Musí být také zapnuta funkce Keepalive v rámci samotného TCP/IP. Chcete-li získat informace o konfiguraci keepalive, prohlédněte si dokumentaci TCP/IP. V systému AIXpoužijte příkaz **no** . V systému HP-UXpoužijte příkaz **ndd** . V systému Windowsupravte registr.

**z/OS** V systému z/OS aktualizujte datovou sadu PROFILE TCP/IP a přidejte nebo změňte parametr INTERVAL v sekci TCPCONFIG.

**z/OS** Ačkoli tento parametr je k dispozici na všech platformách, je jeho nastavení implementováno pouze v systému z/OS.

Na distribuovaných platformách můžete přistupovat k parametru a upravovat jej, ale je uložen a předáván; neexistuje žádná funkční implementace parametru. Tato funkce je užitečná v klastrovaném prostředí, kde je hodnota nastavená v definici kanálu příjemce klastru v systému Solaris, například toků do (a je implementována) správci front produktu z/OS, kteří jsou v klastru nebo se k ní připojují, klastr.

Pokud v distribuovaných platformách potřebujete funkčnost poskytovanou parametrem prostředí KAINTE, použijte parametr Interval synchronizace (HBINT), jak je popsáno v části [HBINT](#).

### **( celé\_číslo )**

Interval KeepAlive, který má být použit, v sekundách, v rozsahu od 1 do 99 999.

### **0**

Použitá hodnota je určena příkazem INTERVAL v datové sadě konfigurace profilu TCP.

### **AUTO**

Interval KeepAlive je vypočítán na základě vyjednané hodnoty prezenčního signálu následujícím způsobem:

- Je-li vyjednaný HBINT větší než nula, interval KeepAlive je nastaven na tuto hodnotu plus 60 sekund.
- Je-li vyjednaný HBINT nula, použije se hodnota, která je uvedena v příkazu INTERVAL v konfigurační datové sadě profilu TCP.

Tento parametr je platný pro všechny typy kanálů. U kanálů s jiným TRPTYPE jiným než TCP nebo SPX je ignorován.

### **LIKE ( jméno-kanálu )**

Název kanálu. Parametry tohoto kanálu se používají k modelování této definice.

Pokud toto pole není dokončeno a nevyplnili jste pole parametrů související s příkazem, hodnoty jsou převzaty z jednoho z následujících výchozích kanálů v závislosti na typu kanálu:

#### **SYSTEM.DEF.SENDER**

Kanál odesílatele

#### **SYSTEM.DEF.SERVER**

Kanál serveru

#### **SYSTEM.DEF.RECEIVER**

Kanál příjemce

#### **SYSTEM.DEF.REQUESTER**

Kanál žadatele

#### **SYSTEM.DEF.SVRCONN**

Kanál připojení serveru

#### **SYSTEM.DEF.CLNTCONN**

Kanál připojení klienta

#### **SYSTEM.DEF.CLUSSDR**

Odesílací kanál klastru

#### **SYSTEM.DEF.CLUSRCVR**

Přijímací kanál klastru

Tento parametr je ekvivalentní k definování následujícího objektu pro kanál odesílatele a podobně pro jiné typy kanálů:

```
LIKE(SYSTEM.DEF.SENDER)
```

Tyto výchozí definice kanálu mohou být změněny instalací na požadované výchozí hodnoty.

**z/OS** V systému z/OS správce front vyhledá u objektu s názvem, který zadáte, a dispozice QMGR nebo COPY (QMGR nebo COPY), sadu stránek nula pro objekt. Dispozice objektu LIKE se nekopíruje do objektu a typu kanálu, který definujete.

#### **Poznámka:**

1. Objekty QSGDISP (GROUP) se neprohledávají.
2. # LIKE je ignorováno, je-li zadáno QSGDISP (COPY). Definovaný objekt skupiny je však použit jako objekt LIKE.

#### **LOCLADDR ( *string* )**

LOCLADDR je adresa lokální komunikace pro kanál. Pro kanály jiné než AMQP kanály použijte tento parametr, pokud chcete, aby kanál používal konkrétní adresu IP, port nebo rozsah portů pro odchozí komunikaci. Produkt LOCLADDR může být užitečný ve scénářích zotavení, kdy je kanál restartován v jiném zásobníku TCP/IP. LOCLADDR je také užitečný k vynucení použití zásobníku IPv4 nebo IPv6 v systému duálního zásobníku. Můžete také pomocí produktu LOCLADDR přinutit kanál k použití zásobníku s dvěma režimy v systému s jedním zásobníkem.

**Poznámka:** Kanály AMQP nepodporují stejný formát LOCLADDR jako jiné kanály produktu IBM MQ . Informace o formátu, který podporuje AMQ, najdete v dalším parametru AMQP: LOCLADDR.

Pro kanály jiné než kanály AMQP je parametr LOCLADDR platný pouze pro kanály s typem transportu ( TRPTYPE ). TCP. Pokud TRPTYPE není TCP, data se ignorují a nevydá se žádná chybová zpráva.

Hodnotou je volitelná adresa IP, volitelný port nebo rozsah portů, které se budou používat pro odchozí komunikaci TCP/IP. Formát této informace je následující:

```
LOCLADDR([ip-addr] [(low-port[, high-port])][, [ip-addr] [(low-port[, high-port])]])
```

Maximální délka LOCLADDR, včetně více adres, je MQ\_LOCAL\_ADDRESS\_LENGTH.

Pokud vynecháte LOCLADDR, alokuje se automaticky lokální adresa.

Uvědomte si, že pro klienta C můžete nastavit LOCLADDR pomocí CCDT (tabulky definic kanálů klienta).

Všechny parametry jsou volitelné. Vynechání části adresy ip-addr umožní nakonfigurovat pevné číslo portu pro brány firewall IP. Vynechání čísla portu umožní výběr určitého síťového adaptéru, aniž byste museli identifikovat jedinečné číslo lokálního portu. Sada protokolu TCP/IP vygeneruje jedinečné číslo portu.

Parametry [, [ip-addr] [(low-port[, high-port])]] zadejte vícekrát pro každou další lokální adresu. Více lokálních adres použijte v případě, že chcete zadat specifickou podmnožinu lokálních síťových adaptérů. Můžete také použít parametry [, [ip-addr] [(low-port[, high-port])]] k označení určité lokální síťové adresy na jiných serverech, které jsou součástí konfigurace správce front s více instancemi.

#### **ip-addr**

ip-addr se uvádí v jednom z těchto tří formátů:

##### **tečková dekadická notace IPv4**

Například 192.0.2.1

##### **hexadecimální notace IPv6**

Například 2001:DB8:0:0:0:0:0:0

##### **alfanumerický název hostitele**

Například WWW.EXAMPLE.COM

#### **low-port and high-port**

low-port a high-port jsou čísla portů uzavřená do závorek.

Následující tabulka ukazuje možnosti použití parametru LOCLADDR:

Tabulka 57. Příklady použití parametru LOCLADDR	
LOCLADDR	Význam
9.20.4.98	Kanál se spojí s touto adresou lokálně.
9.20.4.98, 9.20.4.99	Kanál se spojí s některou z uvedených adres IP. Těmito adresami mohou být dva síťové adaptéry na jednom serveru, nebo různé síťové adaptéry na dvou různých serverech v konfiguraci s více instancemi.
9.20.4.98(1000)	Kanál se spojí s touto adresou a portem 1000 lokálně.
9.20.4.98(1000,2000)	Kanál se lokálně spojí s touto adresou a použije port v rozsahu 1000 - 2000.
(1000)	Kanál se lokálně spojí s portem 1000.
(1000,2000)	Kanál se lokálně spojí s portem z rozsahu 1000 - 2000.

Tento parametr je platný pouze pro kanály s typem kanálu ( CHLTYPE ). části SDR, SVR, RQSTR, CLNTCONN, CLCLSDR nebo CLUSRCVR.

V případě kanálů CLUSSDR se jedná o kombinaci polí s adresou IP a portem, k němuž se kanál odchozích připojení váže. Jedná se o zřetězení adresy IP, jak je definováno v parametru LOCLADDR , a rozsah portů z mezipaměti klastru. Pokud v mezipaměti není žádný rozsah portů, použije se rozsah portů definovaný v parametru LOCLADDR .

**z/OS** Tento rozsah portů se nevztahuje na systémy z/OS .

Přestože tento parametr je podobný ve tvaru CONNAME, nesmí být zaměňován s ním. Parametr LOCLADDR určuje charakteristiky lokální komunikace, zatímco parametr CONNAME určuje způsob, jak se dostat ke vzdálenému správci front.

Když je spuštěn kanál, hodnoty uvedené pro CONNAME a LOCLADDR určují IP zásobník, který se má použít pro komunikaci; viz [Tabulka 3](#) a [Lokální adresa \( LOCLADDR \)](#).

Není-li zásobník TCP/IP pro lokální adresu instalován nebo konfigurován, kanál se nespustí a vygeneruje se zpráva výjimky.

**z/OS** Například v systémech z/OS se jedná o zprávu "CSQ0015E: Příkaz byl zadán, ale nebyla obdržena žádná odpověď." Zpráva označuje, že požadavek connect () uvádí adresu rozhraní, která není známá ve výchozím zásobníku IP. Chcete-li směrovat požadavek connect () do alternativního zásobníku, zadejte parametr **LOCLADDR** v definici kanálu buď jako rozhraní v alternativním zásobníku, nebo název hostitele DNS. Stejná specifikace také pracuje pro moduly listener, které nemusí používat výchozí zásobník. Chcete-li najít hodnotu kódu pro **LOCLADDR**, spusťte příkaz **NETSTAT HOME** na zásobnících IP, které chcete použít jako alternativy.

Tabulka 58. Jak se zjišťuje IP zásobník, který se má použít pro komunikaci

Podporované protokoly	CONNAME	LOCLADDR	Akce kanálu
Pouze produkt IPv4	Adresa IPv4 <sup>1</sup>		Kanál se váže na zásobník IPv4
	Adresa IPv6 <sup>2</sup>		Činnost kanálu se nedaří rozpoznat CONNAME
	Název hostitele IPv4 a 6 <sup>3</sup>		Kanál se váže na zásobník IPv4
	IPv4 Adresa	IPv4 Adresa	Kanál se váže na zásobník IPv4
	IPv6 Adresa	IPv4 Adresa	Činnost kanálu se nedaří rozpoznat CONNAME
	Název hostitele IPv4 a 6	IPv4 Adresa	Kanál se váže na zásobník IPv4
	Libovolná adresa <sup>4</sup>	IPv6 Adresa	Činnost kanálu se nedaří rozpoznat LOCLADDR
	IPv4 Adresa	Název hostitele IPv4 a 6	Kanál se váže na zásobník IPv4
	IPv6 Adresa	Název hostitele IPv4 a 6	Činnost kanálu se nedaří rozpoznat CONNAME
	Název hostitele IPv4 a 6	Název hostitele IPv4 a 6	Kanál se váže na zásobník IPv4
IPv4 a IPv6	IPv4 Adresa		Kanál se váže na zásobník IPv4
	IPv6 Adresa		Kanál se váže na zásobník IPv6
	Název hostitele IPv4 a 6		Kanál se váže k sadě určené IPADDRV.
	IPv4 Adresa	IPv4 Adresa	Kanál se váže na zásobník IPv4
	IPv6 Adresa	IPv4 Adresa	Činnost kanálu se nedaří rozpoznat CONNAME
	Název hostitele IPv4 a 6	IPv4 Adresa	Kanál se váže na zásobník IPv4
	IPv4 Adresa	IPv6 Adresa	Kanál mapuje CONNAME na IPv6 <sup>5</sup>
	IPv6 Adresa	IPv6 Adresa	Zásobník IPv6 váže zásobník
	Název hostitele IPv4 a 6	IPv6 Adresa	Zásobník IPv6 váže zásobník
	IPv4 Adresa	Název hostitele IPv4 a 6	Kanál se váže na zásobník IPv4
	IPv6 Adresa	Název hostitele IPv4 a 6	Kanál se váže na zásobník IPv6
	Název hostitele IPv4 a 6	Název hostitele IPv4 a 6	Kanál se váže k sadě určené IPADDRV.



Tabulka 58. Jak se zjišťuje IP zásobník, který se má použít pro komunikaci (pokračování)			
Podporované protokoly	CONNAME	LOCLADDR	Akce kanálu
Pouze produkt IPv6	IPv4 Adresa		Kanál mapuje CONNAME na IPv6 <sup>5</sup>
	IPv6 Adresa		Kanál se váže na zásobník IPv6
	Název hostitele IPv4 a 6		Kanál se váže na zásobník IPv6
	Libovolná adresa	IPv4 Adresa	Činnost kanálu se nedaří rozpoznat LOCLADDR
	IPv4 Adresa	IPv6 Adresa	Kanál mapuje CONNAME na IPv6 <sup>5</sup>
	IPv6 Adresa	IPv6 Adresa	Kanál se váže na zásobník IPv6
	Název hostitele IPv4 a 6	IPv6 Adresa	Kanál se váže na zásobník IPv6
	IPv4 Adresa	Název hostitele IPv4 a 6	Kanál mapuje CONNAME na IPv6 <sup>5</sup>
	IPv6 Adresa	Název hostitele IPv4 a 6	Kanál se váže na zásobník IPv6
	Název hostitele IPv4 a 6	Název hostitele IPv4 a 6	Kanál se váže na zásobník IPv6

**Notes:**

- Adresa IPv4 . Název hostitele IPv4 , který se vyřeší pouze na síťové adrese IPv4 nebo na adresu IPv4 v tečkové notaci, například 1 . 2 . 3 . 4. Tato poznámka se vztahuje na všechny výskyty " IPv4 address ' v této tabulce.
- Adresa IPv6 . Název hostitele IPv6 , který se vyřeší pouze na síťovou adresu IPv6 nebo na specifickou hexadecimální notaci IPv6 adresu, například 4321 : 54bc. Tato poznámka se vztahuje na všechny výskyty " IPv6 address ' v této tabulce.
- IPv4 a 6 jméno hostitele. Název hostitele, který se interpretuje jako síťové adresy IPv4 a IPv6 . Tato poznámka se vztahuje na všechny výskyty " IPv4 a 6 název hostitele ' v této tabulce.
- Libovolná adresa. Adresa IPv4 , adresa IPv6 nebo IPv4 a 6 název hostitele. Tato poznámka se vztahuje na všechny výskyty "jakékoli adresy" v této tabulce.
- Mapuje IPv4 CONNAME na IPv4 mapovanou IPv6 adresu. IPv6 implementací zásobníku, které nepodporují IPv4 mapovaných IPv6 adresování, se nepodaří vyřešit CONNAME. Mapované adresy mohou vyžadovat překladatele protokolu, aby bylo možné je použít. Použití mapovaných adres se nedoporučuje.

### AMQP: LOCLADDR ( *ip-addr* )

**Poznámka:** Informace o formátu LOCLADDR, které používají jiné kanály produktu IBM MQ , naleznete v předchozím parametru LOCLADDR.

Pro kanály AMQP je LOCLADDR lokální komunikační adresou pro kanál. Tento parametr použijte, chcete-li přinutit klienta, aby používal konkrétní adresu IP. LOCLADDR je také užitečný k vynucení použití adresy IPv4 nebo IPv6 v případě, že je k dispozici volba, nebo k použití konkrétního síťového adaptéru v systému s více síťovými adaptéry.

Maximální délka LOCLADDR je MQ\_LOCAL\_ADDRESS\_LENGTH.

Pokud vynecháte LOCLADDR, alokuje se automaticky lokální adresa.

**ip-addr**

ip-addr je jedna síťová adresa, uvedená v jedné ze tří forem:

**tečková dekadická notace IPv4**

Například 192.0.2.1

**hexadecimální notace IPv6**

Například 2001:DB8:0:0:0:0:0:0

**alfanumerický název hostitele**

Například WWW.EXAMPLE.COM

Je-li zadána adresa IP, je ověřován pouze formát adresy. Samotná adresa IP není ověřena.

**LONGRTY ( celé číslo )**

Když se odesílatel, server nebo odesílací kanál klastru pokouší připojit ke vzdálenému správci front a byl vyčerpán počet uvedený parametrem SHORTRTY, tento parametr uvádí maximální počet dalších pokusů o připojení ke vzdálenému správci front, v intervalech uvedených parametrem LONGTMR.

Je-li tento počet také vyčerpán bez úspěchu, je k operátorovi zaznamenána chyba a kanál je zastaven. Kanál musí být poté restartován pomocí příkazu (inicializátor kanálu není automaticky spuštěn).

Hodnota musí být v rozsahu nula až 999999999.

Tento parametr je platný pouze pro kanály s typem kanálu (CHLTYPE) SDR, SVR, CLUSSDR nebo CLUSRCVR.

**LONGTMR ( celé číslo )**

U pokusů o dlouhá opakování je tento parametr maximální povolený počet sekund před opětovným pokusem o připojení ke vzdálenému správci front.

Čas je přibližný; nula znamená, že další pokus o připojení je učiněn co nejdříve.

Interval mezi novými pokusy může být prodloužen, pokud má kanál čekat, než se stane aktivním.

Hodnota musí být v rozsahu nula až 999999999.

**Poznámka:** Z implementačních důvodů je maximální povolený interval opakování, který lze použít, 999 999; hodnoty překračující toto maximum jsou považovány za 999 999. Podobně platí, že minimální interval opakování, který lze použít, je 2; hodnoty menší než toto minimum jsou považovány za 2.

Tento parametr je platný pouze pro kanály s typem kanálu (CHLTYPE) SDR, SVR, CLUSSDR nebo CLUSRCVR.

**MAXINST ( celé číslo )**

**V 8.0.0.4** Maximální počet současně existujících instancí jednoho kanálu připojení serveru nebo kanálu AMQP, které lze spustit.

Hodnota musí být v rozsahu nula až 999999999.

Hodnota nula zabrání všem klientskému přístupu k tomuto kanálu.

Je-li hodnota tohoto parametru omezena na počet nižší než počet instancí kanálu připojení serveru, které jsou aktuálně spuštěny, pak tyto spuštěné instance nebudou ovlivněny. Nové instance se však nemohou spustit, dokud nebudou spuštěny dostatečné existující instance, takže počet momentálně spuštěných instancí je menší než hodnota tohoto parametru.

**V 8.0.0.4** Pokusí-li se klient AMQP o připojení k kanálu AMQP a počet připojených klientů dosáhl hodnoty MAXINST, kanál zavře připojení s uzavřeným rámcem. Zavření rámce obsahuje následující zprávu: amqp:resource-limit-exceeded. Pokud se klient připojí k ID, které je již připojeno (tj. provede převzetí klienta) a klient je oprávněn převzít připojení, bude převzetí úspěšné bez ohledu na to, zda počet připojených klientů dosáhl hodnoty MAXINST.

Tento parametr je platný pouze pro kanály s typem kanálu ( CHLTYPE ). kanálu SVRCONN nebo AMQP.

### **MAXINSTC ( celé\_číslo )**

Maximální počet simultánních jednotlivých kanálů připojení k serveru, které lze spustit z jednoho klienta. V tomto kontextu jsou připojení, která pocházejí ze stejné vzdálené síťové adresy, považována za přicházející od stejného klienta.

Hodnota musí být v rozsahu nula až 999999999.

Hodnota nula zabrání všem klientskému přístupu k tomuto kanálu.

Je-li hodnota tohoto parametru omezena na počet nižší než počet instancí kanálu připojení serveru, které jsou aktuálně spuštěny z jednotlivých klientů, nebudou tyto spuštěné instance ovlivněny. Nicméně nové instance od těchto klientů nelze spustit, dokud nebudou spuštěny dostatečné instance, aby byl počet spuštěných instancí menší než hodnota tohoto parametru.


Tento parametr je platný pouze pro kanály s typem kanálu SVRCONN (CHLTYPE).

### **MAXMSGL ( celé\_číslo )**

Uvádí maximální délku zprávy, která může být přenesena na kanálu. Tento parametr je porovnán s hodnotou partnera a skutečné maximum použité hodnoty je nižší z těchto dvou hodnot. Hodnota je neúčinná, pokud se provádí funkce MQCB a typ kanálu (CHLTYPE) je SVRCONN.

Nulová hodnota znamená maximální délku zprávy pro správce front.

Na distribuovaných platformách zadejte hodnotu v rozsahu nula až do maximální délky zprávy pro správce front.

 V systému z/OS zadejte hodnotu v rozsahu 0 až 104857600 bajtů (100 MB).

Další informace naleznete v parametru MAXMSGL příkazu ALTER QMGR.

### **MCANAME ( řetězec )**

Název agenta oznamovacího kanálu.

Tento parametr je vyhrazený a je-li zadán, musí být nastaven pouze na mezery (maximální délka 20 znaků).

### **MCATYPE**

Určuje, zda má být program typu message-channel-agent na kanálu odchozích zpráv spuštěn jako podproces nebo proces.

#### **PROCES**


Agent oznamovacího kanálu je spuštěn jako oddělený proces.

#### **Podproces**

Agent kanálu zpráv je spuštěn jako samostatný podproces.

V situacích, kdy je listener pro podprocesy nezbytný k obsluze mnoha příchozích požadavků, mohou být prostředky přetížené. V tomto případě použijte více procesů modulu listener a příchozí příchozí požadavky na specifických modulech listener, ačkoli je číslo portu určené v modulu listener.

Na distribuovaných platformách je tento parametr platný pouze pro kanály s typem kanálu (CHLTYPE) SDR, SVR, RQSTR, CLUSSDR nebo CLUSRCVR.

 V systému z/OS je tento parametr podporován pouze pro kanály s typem kanálu CLUSRCVR. Je-li v definici CLUSRCVR zadán, použijte se MCATYPE vzdáleným počítačem k určení příslušné definice CLUSSDR.

### **MCAUSER ( řetězec )**

Identifikátor uživatele agenta oznamovacího kanálu

**Poznámka:** Alternativním způsobem zadání ID uživatele ke spuštění kanálu je použití záznamů ověření kanálu. Při použití záznamů ověření kanálu mohou různé připojení používat stejný kanál při použití různých pověření. Je-li na kanálu nastavena hodnota MCAUSER a záznamy ověření kanálu se používají pro použití na stejný kanál, budou mít přednost záznamy ověřování kanálu. Hodnota MCAUSER v definici kanálu se používá pouze v případě, že záznam ověřování kanálu používá USERSRC (CHANNEL). Další podrobnosti naleznete v tématu [Záznamy ověřování kanálu](#).

Tento parametr interaktivně spolupracuje s parametrem [PUTAUT](#), prohlédněte si definici tohoto parametru, kde získáte další informace.

Je-li tato hodnota neprázdná, jedná se o identifikátor uživatele, který má agent kanálu zpráv použit k autorizaci pro přístup k prostředkům produktu IBM MQ včetně autorizace k vložení zprávy do cílové fronty pro kanály příjemce nebo žadatele (má-li parametr PUTAUT hodnotu DEF).

Je-li tato hodnota prázdná, agent kanálu zpráv použije svůj vlastní výchozí identifikátor uživatele.

Výchozí kanál uživatele se odvozuje z ID uživatele, který spustil přijímací kanál. Možné hodnoty jsou:

- **z/OS** V systému z/OS ID uživatele přiřazeného k úloze spuštěné iniciátorem kanálu v tabulce spuštěných procedur systému z/OS.
- Pro TCP/IP **z/OS**, jiný než z/OS, ID uživatele z položky `inetd.conf` nebo uživatel, který spustil modul listener.
- Pro SNA **z/OS**, jiný než z/OS, ID uživatele z položky serveru SNA, nebo, pokud toto ID uživatele není ID přichozího připojení, nebo uživatel, který spustil modul listener.
- U protokolů NetBIOS a SPX ID uživatele, který spustil modul listener.

Maximální délka řetězce je 64 znaků na Windows a 12 znaků na ostatních platformách.

V systému Windows můžete volitelně kvalifikovat identifikátor uživatele s názvem domény ve formátu `user@domain`.

Tento parametr není platný pro kanály s typem kanálu (CHLTYPE) SDR, SVR, CLNTCONN, CLCLSDR.

### **MODENAME ( řetězec )**

Název režimu LU 6.2 (maximální délka 8 znaků).

Tento parametr je platný pouze pro kanály s typem transportu (TRPTYPE) LU 6.2. Pokud TRPTYPE není LU 6.2, jsou data ignorována a nevydá se žádná chybová zpráva.

Je-li tento parametr zadán, musí být nastaven na název režimu SNA, pokud CONNAME neobsahuje jméno objektu strany, a v tom případě musí být nastaven na mezery. Skutečný název je pak převzat z objektu CPI-C Communications Side Object, nebo z datové sady informací o připojení APPC.

**z/OS** Další informace o konfiguračních parametrech pro připojení LU 6.2 pro platformu najdete v tématu [Konfigurační parametry pro připojení LU 6.2](#).

Tento parametr není platný pro kanály s typem kanálu (CHLTYPE) RCVR nebo SVRCONN.

### **MONCHL**

Ovládá shromažďování online monitorovacích dat pro kanály:

#### **QMGR**

Shromážděte data monitorování v závislosti na nastavení parametru správce front MONCHL.

#### **OFF**

Shromažďování monitorovacích dat je pro tento kanál vypnuto.

#### **NÍZKÁ**

Není-li hodnota parametru MONCHL správce front NONE, je pro tento kanál zapnuto shromažďování online monitorování dat s nízkou rychlostí shromažďování dat.

#### **STŘEDNÍ**

Pokud hodnota parametru MONCHL správce front není NONE, je zapnuto shromažďování online monitorování dat se střední rychlostí shromažďování dat pro tento kanál.

#### **VYSOKÁ**

Pokud hodnota parametru MONCHL správce front není NONE, je zapnuto shromažďování online monitorování dat s vysokou rychlostí shromažďování dat pro tento kanál.

U kanálů klastru se hodnota tohoto parametru nereplikuje v úložišti, a proto není použita v automatické definici odesílacích kanálů klastru.

U automaticky definovaných odesílacích kanálů klastru je hodnota tohoto parametru převzata z atributu správce front MONACLS. Chcete-li upravit tuto hodnotu, použijte příkaz ALTER QMGR MONACLS (HIGH) a potom znovu spusťte automaticky definovaný odesílací kanál.

Změny tohoto parametru se projeví pouze na kanálech spuštěných po výskytu změny.

#### **MRDATA ( řetězec )**

Uživatelská data ukončení zprávy kanálu-opakování. Maximální délka je 32 znaků.

Tento parametr se předává do uživatelské procedury pro opakování zpráv kanálu, je-li volán.

Tento parametr je platný pouze pro kanály s typem kanálu (CHLTYPE) RCVR, RQSTR nebo CLUSRCVR.

#### **MREXIT ( řetězec )**

Název uživatelské procedury pro opakování zpráv kanálu.

Formát a maximální délka názvu je stejné jako pro parametr MSGEXIT, avšak lze zadat pouze jednu uživatelskou proceduru pro opakování zprávy.

Tento parametr je platný pouze pro kanály s typem kanálu (CHLTYPE) RCVR, RQSTR nebo CLUSRCVR.

#### **MRRTY ( celé\_číslo )**

Kolikrát se kanál pokusí znovu, než se rozhodne, že nemůže zprávu doručit.

Tento parametr řídí činnost programu MCA pouze v případě, že je název uživatelské procedury pro opakování zpráv prázdný. Není-li název uživatelské procedury prázdný, je hodnota MRRTY předána k použití, ale počet provedených opakování (je-li nějaký) je řízen uživatelskou procedurou, a nikoli tímto parametrem.

Hodnota musí být v rozsahu nula až 999999999. Hodnota nula znamená, že se neprovedou žádná opakování.

Tento parametr je platný pouze pro kanály s typem kanálu (CHLTYPE) RCVR, RQSTR nebo CLUSRCVR.

#### **MRTMR ( celé\_číslo )**

Minimální časový interval, který musí uplynout před tím, než kanál může znovu zkusit operaci MQPUT. Tento časový interval je v milisekundách.

Tento parametr řídí činnost programu MCA pouze v případě, že je název uživatelské procedury pro opakování zpráv prázdný. Není-li název uživatelské procedury prázdný, je hodnota MRTMR předána uživatelské proceduře k použití, ale interval opakování je řízen uživatelskou procedurou, a nikoli tímto parametrem.

Hodnota musí být v rozsahu nula až 999 999 999. Hodnota nula znamená, že pokus je proveden co nejdříve (je-li hodnota MRRTY větší než nula).

Tento parametr je platný pouze pro kanály s typem kanálu (CHLTYPE) RCVR, RQSTR nebo CLUSRCVR.


#### **MSGDATA ( řetězec )**

Uživatelská data pro uživatelskou proceduru zprávy kanálu. Maximální délka je 32 znaků.

Tato data jsou předána uživatelské proceduře kanálu zprávy, když je volána.

V systému AIX, HP-UX, Linux, Solaris a Oknamůžete uvést data pro více než jeden uživatelský program zadáním více řetězců oddělených čárkami. Celková délka pole nesmí překročit 999 znaků.

V systému IBM můžete zadat až 10 řetězců, každý o délce 32 znaků. První řetězec dat je předán první zadané uživatelské proceduře zprávy, druhý řetězec druhé uživatelské procedury atd.

 V systému z/OS můžete zadat až osm řetězců, každý o délce 32 znaků. První řetězec dat je předán první zadané uživatelské proceduře zprávy, druhý řetězec druhé uživatelské procedury atd.

Na ostatních platformách můžete pro každý kanál zadat pouze jeden řetězec dat uživatelské procedury pro zprávy.

**Poznámka:** Tento parametr je akceptován, ale je ignorován pro kanály připojení serveru a klienta připojení.

## MSGEXIT (řetězec)

Název uživatelské procedury pro zprávy kanálu.

Je-li tento název neprázdný, je uživatelská procedura volána v následujících časech:


- Okamžitě po načtení zprávy z přenosové fronty (odesílatel nebo server) nebo bezprostředně před tím, než je zpráva vložena do cílové fronty (příjemce nebo žadatele).

Výstupem je dána celá hlavička aplikace a záhlaví přenosové fronty pro úpravu.

- Při inicializaci a ukončení kanálu.

V systému AIX, HP-UX, Linux, Solaris a Oknamůžete zadat název více než jednoho ukončovacího programu zadáním více řetězců oddělených čárkami. Celkový počet zadaných znaků však nesmí překročit 999.

V systému IBM imůžete zadat názvy až 10 ukončovacích programů zadáním více řetězců oddělených čárkami.

 V systému z/OS můžete zadat názvy až osmi ukončovacích programů zadáním více řetězců oddělených čárkami.

Na ostatních platformách můžete pro každý kanál zadat pouze jeden název uživatelské procedury pro zprávy.

Pro kanály s typem kanálu (CHLTYPE) CLNTCONN nebo SVRCONN je tento parametr přijat, ale ignorován, protože pro takové kanály nejsou vyvolány ukončení zpráv.

Formát a maximální délka názvu závisí na prostředí:

- V systému SYSTÉM UNIX a Linux je to ve tvaru:

```
libraryname(functionname)
```

Maximální délka řetězce je 128 znaků.

- V systému Windows je to ve formě:


```
dllname(functionname)
```

kde *dllname* je zadán bez přípony (". DLL"). Maximální délka řetězce je 128 znaků.

- V systému IBM i je to ve formě:

```
progname libname
```

kde *název programu* zaujímá prvních 10 znaků a *název knihovny* druhých 10 znaků (v případě potřeby jsou zprava doplněny mezerami). Maximální délka řetězce je 20 znaků.

-  V systému z/OS je to název zaváděcího modulu, maximální délka 8 znaků (128 znaků je povoleno pro názvy procedur pro kanály připojení klienta, s výhradou maximální celkové délky včetně čárkami 999).

## NETPRTY (celé\_číslo)

Priorita pro připojení do sítě. Pokud je k dispozici více cest, tak distribuované vytváření front vybírá cestu s nejvyšší prioritou. Hodnota musí být v rozsahu nula až 9; nula je nejnižší priorita.

Tento parametr je platný pouze pro kanály CLUSRCVR.

## NPMSPEED

Třída služeb pro přechodné zprávy na tomto kanálu:

### FAST

Rychlé doručení pro přechodné zprávy; zprávy mohou být ztraceny, pokud dojde ke ztrátě kanálu. Zprávy se načítají pomocí MQGMO\_SYNCPINT\_IF\_PERSISTENT a nejsou zahrnuty do pracovní jednotky práce.

## NORMÁLNÍ

Normální doručení pro přechodné zprávy.

Pokud strana odeslání a přijímající strana nesouhlasí s tímto parametrem, nebo jej některý nepodporuje, použije se NORMAL.

Tento parametr je platný pouze pro kanály s CHLTYPE SDR, SVR, RCVR, RQSTR, CLUSSDR nebo CLUSRCVR.

## PASSWORD ( řetězec )

Heslo použité agentem oznamovacího kanálu při pokusu o zahájení zabezpečené relace LU 6.2 se vzdáleným agentem kanálu zpráv. Maximální délka je 12 znaků.

Na distribuovaných platformách je tento parametr platný pouze pro kanály s typem kanálu (CHLTYPE) SDR, SVR, RQSTR, CLNTCONN nebo CLUSSDR.

**z/OS** V systému z/OS je podporována pouze pro kanály s typem kanálu (CHLTYPE) CLNTCONN.

Ačkoli maximální délka parametru je 12 znaků, použije se pouze prvních 10 znaků.

## V 8.0.0.4 PORT ( integer )

Číslo portu použité pro připojení kanálu AMQP. Výchozí port pro připojení AMQP 1.0 je 5672. Pokud již port 5672 používáte, zadejte jiný port.

## PROPCTL

Atribut řízení vlastností.

Uvádí, co se stane s vlastnostmi zprávy, když je zpráva odeslána správci front V6, nebo dřívější verze (správce front, který nerozumí konceptu deskriptoru vlastností).

Tento parametr lze použít pro kanály Odesílatel, Server, Odesílatel klastru a příjemce klastru.

Tento parametr je volitelný.

Povolené hodnoty jsou:

## COMPAT

COMPAT umožňuje aplikacím, které očekávají JMS-související vlastnosti, být v záhlaví MQRFH2 v datech zprávy pokračovat v práci beze změn.

Vlastnosti zprávy	Výsledek
Zpráva obsahuje vlastnost s předponou <b>mcd.</b> , <b>jms.</b> , <b>usr.</b> nebo <b>mqext.</b> .	Všechny volitelné vlastnosti zprávy (kde hodnota <b>Support</b> je MQPD_SUPPORT_OPTIONAL), s výjimkou vlastností v deskriptoru nebo rozšíření zprávy, jsou umístěny v jedné nebo více hlavičkách MQRFH2 v datech zprávy před zprávou, která byla odeslána vzdálenému správci front.
Zpráva neobsahuje vlastnost s předponou <b>mcd.</b> , <b>jms.</b> , <b>usr.</b> nebo <b>mqext.</b> .	Všechny vlastnosti zprávy, kromě vlastností v deskriptoru nebo rozšíření zprávy, jsou před odesláním zprávy vzdálenému správci front odebrány ze zprávy.
Zpráva obsahuje vlastnost, ve které není pole <b>Support</b> deskriptoru vlastností nastaveno na hodnotu MQPD_SUPPORT_OPTIONAL.	Zpráva je odmítnuta z důvodu MQRC_UNSUPPORTED_PROPERTY a je zpracován v souladu s jejími volbami sestavy.
Zpráva obsahuje jednu nebo více vlastností, ve kterých je pole <b>Support</b> deskriptoru vlastností nastaveno na hodnotu MQPD_SUPPORT_OPTIONAL, ale ostatní pole deskriptoru vlastností jsou nastavena na jiné než výchozí hodnoty.	Vlastnosti s jinými než výchozími hodnotami budou ze zprávy odebrány před odesláním zprávy vzdálenému správci front.

Vlastnosti zprávy	Výsledek
Složka MQRFH2 , která bude obsahovat vlastnost zprávy, musí být přiřazena k atributu <i>content = 'properties'</i> .	Vlastnosti jsou odebrány, aby se zabránilo záhlaví MQRFH2 s nepodporovanou syntaxí proudící do V6 nebo předchozího správce front.

### ŽÁDNÉ

Všechny vlastnosti zprávy, kromě vlastností v deskriptoru nebo rozšíření zprávy, jsou před odesláním zprávy vzdálenému správci front odebrány ze zprávy.

Pokud zpráva obsahuje vlastnost, kde pole **Support** deskriptoru vlastností není nastaveno na hodnotu MQPD\_SUPPORT\_OPTIONAL, je zpráva odmítnuta s příčinou MQRC\_UNSUPPORTED\_PROPERTY a zpracována v souladu se svými volbami sestavy.

### ALL

Všechny vlastnosti zprávy jsou zahrnuty ve zprávě, když jsou odeslány vzdálenému správci front. Vlastnosti s výjimkou vlastností v deskriptoru zprávy (nebo rozšíření) jsou umístěny v jedné nebo více hlavičkách MQRFH2 v datech zprávy.

### PUTAUT

Určuje, které identifikátory uživatelů se používají ke zřízení oprávnění k vkládání zpráv do cílové fronty (pro kanály zpráv) nebo k provedení volání MQI (pro kanály MQI).

### DEF

Je použito výchozí ID uživatele.

**z/OS** V systému z/OS může DEF zahrnovat použití jak ID uživatele přijatého ze sítě, tak odvozeného od MCAUSER.

### CTX

Použije se ID uživatele z pole *UserIdentifier* deskriptoru zpráv.

**z/OS** V produktu z/OS může CTX zahrnovat také použití ID uživatele přijatého ze sítě nebo derivované z MCAUSER, nebo obojí.

### **z/OS** ONLYMCA

Použije se ID uživatele odvozené z MCAUSER. Jakékoli ID uživatele přijaté ze sítě se nepoužije. Tato hodnota je podporována pouze v systému z/OS.

### **z/OS** ALTMCA

Použije se ID uživatele z pole *UserIdentifier* deskriptoru zpráv. Jakékoli ID uživatele přijaté ze sítě se nepoužije. Tato hodnota je podporována pouze v systému z/OS.

**z/OS** Na serveru z/OS závisí ID uživatelů a kolik ID uživatelů závisí na nastavení profilu MQADMIN RACF v profilu hlq.RESLEVEL . V závislosti na úrovni přístupu musí mít ID uživatele iniciátoru kanálu hodnotu hlq.RESLEVEL, nula, jedno nebo dvě ID uživatele jsou zkontrolována. Chcete-li zjistit, kolik ID uživatelů je kontrolováno, přečtěte si téma RESLEVEL a připojení inicializátoru kanálu. Další informace o tom, která ID uživatelů se kontrolují, najdete v tématu [ID uživatelů použitá inicializátorem kanálu](#).

Na distribuovaných platformách je tento parametr platný pouze pro kanály s typem kanálu (CHLTYPE) RCVR, RQSTR nebo CLUSRCVR.

**z/OS** V systému z/OS je tento parametr platný pouze pro kanály s typem kanálu (CHLTYPE) RCVR, RQSTR, CLUSRCVR nebo SVRCONN. CTX a ALTMCA nejsou platné pro kanály SVRCONN.

### QMNAME ( řetězec )

Název správce front.

V případě kanálů s typem kanálu (CHLTYPE) CLNTCONN je tento parametr názvem správce front, do kterého může aplikace pracující v prostředí klienta a použití tabulky definic kanálů klienta požadovat



připojení. Tento parametr nemusí být název správce front, v němž je kanál definován, aby mohl být klient schopen připojit se k různým správcům front.

U kanálů jiných typů tento parametr není platný.

### QSGDISP

Tento parametr se vztahuje pouze k produktu z/OS .

Určuje dispozice objektu, na který příkaz aplikujete (to znamená, kde je definován a jak se chová).

QSGDISP	ALTER
COPY	Definice objektu je umístěna v sadě stránek správce front, který provádí daný příkaz. Objekt byl definován pomocí příkazu, který měl parametry QSGDISP (COPY). Tento příkaz nemá vliv na žádný objekt, který se nachází ve sdíleném úložišti nebo jakýkoli objekt definovaný pomocí příkazu, který měl parametry QSGDISP (QMGR).
Skupina	Definice objektu je uložena ve sdíleném úložišti. Objekt byl definován pomocí příkazu, který měl parametry QSGDISP (GROUP). Jakýkoli objekt umístěný na sadě stránek správce front, který provádí příkaz (s výjimkou lokální kopie objektu), není tímto příkazem ovlivněn. Je-li příkaz úspěšný, vygeneruje se následující příkaz a odešle se všem aktivním správcům front ve skupině sdílení front za účelem pokusu o aktualizaci lokálních kopií na sadě stránek nula:  <pre>DEFINE CHANNEL(channel-name) CHLTYPE(type) REPLACE QSGDISP(COPY)</pre> Příkaz ALTER pro objekt skupiny se projeví bez ohledu na to, zda příkaz generovaný příkazem QSGDISP (COPY) selže.
PRIVATE	Objekt je umístěn v sadě stránek správce front, který provádí příkaz, a byl definován s QSGDISP (QMGR) nebo QSGDISP (COPY). Jakýkoli objekt, který se nachází ve sdíleném úložišti, není ovlivněn.
QMGR	Definice objektu je umístěna v sadě stránek správce front, který provádí daný příkaz. Objekt byl definován pomocí příkazu, který měl parametry QSGDISP (QMGR). Jakýkoli objekt, který se nachází ve sdíleném úložišti, nebo jakákoli lokální kopie takového objektu, není tímto příkazem ovlivněn.


### RCVDATA (řetězec)

Uživatelská data ukončení příjmu kanálu (maximální délka 32 znaků).

Tento parametr je předán uživatelské proceduře pro přijetí zprávy kanálu, je-li volán.

V systému AIX, HP-UX, Linux, Solaris a Oknamůžete uvést data pro více než jeden uživatelský program zadáním více řetězců oddělených čárkami. Celková délka pole nesmí překročit 999 znaků.

V systému IBM imůžete zadat až 10 řetězců, každý o délce 32 znaků. První řetězec dat je předán první zadané uživatelské proceduře pro přijetí zprávy, druhý řetězec druhé uživatelské procedury atd.

 V systému z/OSmůžete zadat až osm řetězců, každý o délce 32 znaků. První řetězec dat je předán první zadané uživatelské proceduře pro přijetí zprávy, druhý řetězec druhé uživatelské procedury atd.

V ostatních platformách můžete pro každý kanál zadat pouze jeden řetězec dat uživatelské procedury pro přijetí zprávy.

### RCVEXIT (řetězec)

Název uživatelské procedury příjmu kanálu.

Je-li tento název neprázdný, je uživatelská procedura volána v následujících časech:


- Okamžitě před tím, než se zpracovaná síťová data zpracují.

Výstupem je přidělena úplná vyrovnávací paměť pro přenos jako přijatá. Obsah vyrovnávací paměti lze upravit podle potřeby.

- Při inicializaci a ukončení kanálu.

V systému AIX, HP-UX, Linux, Solaris a Oknamůžete zadat název více než jednoho ukončovacího programu zadáním více řetězců oddělených čárkami. Celkový počet zadaných znaků však nesmí překročit 999.

V systému IBM imůžete zadat názvy až 10 ukončovacích programů zadáním více řetězců oddělených čárkami.

 V systému z/OS můžete zadat názvy až osmi ukončovacích programů zadáním více řetězců oddělených čárkami.

Na ostatních platformách můžete pro každý kanál zadat pouze jeden název uživatelské procedury pro přijetí zprávy.

Formát a maximální délka názvu je stejné jako pro MSGEXIT.

## REPLACE a NOREPLACE

Určuje, zda má být existující definice  (a na z/OS, se stejným odebráním) nahrazena touto definicí. Tento parametr je volitelný. Žádný objekt s jinou dispozicí se nezmění.

### REPLACE

Tato definice nahradí jakoukoli existující definici se stejným názvem. Pokud definice neexistuje, je vytvořena. REPLACE nezmění stav kanálu.

### NOREPLACE

Tato definice nenahradí žádnou existující definici se stejným názvem.

## SCYDATA ( řetězec )

Uživatelská data ukončení zabezpečení kanálu (maximální délka 32 znaků).

Tento parametr je předán uživatelské proceduře pro zabezpečení kanálu, je-li volán.

## SCYEXIT ( řetězec )

Název uživatelské procedury zabezpečení kanálu.

Je-li tento název neprázdný, je uživatelská procedura volána v následujících časech:

- Okamžitě po zavedení kanálu.

Před přeneseným libovolným vzkazem je možné ukončit proceduru zabezpečení, aby bylo možné ověřit autorizaci připojení.

- Po přijetí odpovědi na tok zpráv zabezpečení.

Všechny toky zpráv zabezpečení přijaté ze vzdáleného procesoru na vzdáleném správcí front jsou předány k ukončení.

- Při inicializaci a ukončení kanálu.

Formát a maximální délka názvu je stejné jako pro MSGEXIT, ale je povolen pouze jeden název.


## SENDDATA ( řetězec )

Uživatelská data ukončení odeslání kanálu. Maximální délka je 32 znaků.

Tento parametr je předán uživatelské proceduře pro odeslání zprávy kanálu, je-li volán.

V systému AIX, HP-UX, Linux, Solaris a Oknamůžete uvést data pro více než jeden uživatelský program zadáním více řetězců oddělených čárkami. Celková délka pole nesmí překročit 999 znaků.

V systému IBM imůžete zadat až 10 řetězců, každý o délce 32 znaků. První řetězec dat je předán první zadané uživatelské proceduře pro odeslání zprávy, druhý řetězec druhé uživatelské proceduře atd.

 V systému z/OS můžete zadat až osm řetězců, každý o délce 32 znaků. První řetězec dat je předán první zadané uživatelské proceduře pro odeslání zprávy, druhý řetězec druhé uživatelské proceduře atd.

V ostatních platformách můžete zadat pouze jeden řetězec dat uživatelské procedury pro odeslání zprávy pro každý kanál.

### **SENDEXIT ( řetězec )**

Název uživatelské procedury odeslání kanálu.

Je-li tento název neprázdný, je uživatelská procedura volána v následujících časech:


- Okamžitě před odesláním dat v síti.

Výstupem je dána úplná přenosová vyrovnávací paměť před přenosem. Obsah vyrovnávací paměti lze upravit podle potřeby.

- Při inicializaci a ukončení kanálu.

V systému AIX, HP-UX, Linux, Solaris a Oknamůžete zadat název více než jednoho ukončovacího programu zadáním více řetězců oddělených čárkami. Celkový počet zadaných znaků však nesmí překročit 999.

V systému IBM imůžete zadat názvy až 10 ukončovacích programů zadáním více řetězců oddělených čárkami.

 V systému z/OS můžete zadat názvy až osmi ukončovacích programů zadáním více řetězců oddělených čárkami.

Na ostatních platformách můžete pro každý kanál zadat pouze jeden název uživatelské procedury odeslání.

Formát a maximální délka názvu je stejné jako pro MSGEXIT.

### **SEQWRAP ( celé číslo )**

Když je tato hodnota dosažena, zalomení se zalomí, aby se znovu spustil na 1.

Tato hodnota je neobchodovatelná a musí se shodovat jak v lokální, tak i v definici vzdáleného kanálu.

Hodnota musí být v rozsahu od 100 do 999999999.

Tento parametr je platný pouze pro kanály s typem kanálu (CHLTYPE) SDR, SVR, RCVR, RQSTR, CLUSSDR nebo CLUSRCVR.

### **SHARECNV ( celé číslo )**

Uvádí maximální počet konverzací, které mohou sdílet každou instanci kanálu TCP/IP. Hodnota SHARECNV:

**1**

Neuvádí žádné sdílení konverzací v rámci instance kanálu TCP/IP. Klientský prezenční signál je dostupný bez ohledu na volání MQGET či nikoli. Dopředné čtení napřed a klientská asynchronní spotřeba jsou k dispozici také a kanály uvedení kanálu do klidového stavu jsou kontrolovatelné.

**0**

Neuvádí žádné sdílení konverzací v rámci instance kanálu TCP/IP.

Hodnota musí být v rozsahu nula až 999999999.

Tento parametr je platný pouze pro kanály s typem kanálu (CHLTYPE) CLNTCONN nebo SVRCONN. Pokud hodnota SHARECNV klientského připojení neodpovídá hodnotě SHARECNV připojení serveru, bude použita nižší z hodnot. Tento parametr je ignorován pro kanály s typem transportu (TRPTYPE) jiným než TCP.

Všechny konverzace na soketu jsou přijímány stejným vláknem.

Vysoké limity SHARECNV mají výhodu při snižování využití podprocesů správce front. Je-li však mnoho konverzací se sdílením soketu zaneprázdněny, existuje možnost zpoždění, protože konverzace se mezi sebou soupeří o použití přijímajícího podprocesu. V této situaci je lepší nižší hodnota SHARECNV.

Počet sdílených konverzací nepřispívá k celkovým počtem hodnot MAXINST nebo MAXINSTC.

**Poznámka:** Měli byste restartovat klienta, aby se tato změna projevila.

### **SHORTRTY ( celé číslo )**

Maximální počet pokusů provedených odesílatelem, serverem nebo odesílacím kanálem klastru pro připojení ke vzdálenému správci front, v intervalech určených parametry SHORTTMR, před použitím (obvykle delší) LONGRTY a LONGTMR.

Pokusy o zopakování se provedou, pokud se kanál na počátku nepodaří připojit (zda je spuštěn automaticky inicializátorem kanálu nebo explicitním příkazem), a také v případě, že připojení selže po úspěšném připojení kanálu. Avšak pokud je příčina selhání taková, že je nepravděpodobné, že se zkusí více pokusů o úspěšné provedení, nepokusí se o ně.

Hodnota musí být v rozsahu nula až 999999999.

Tento parametr je platný pouze pro kanály s typem kanálu (CHLTYPE) SDR, SVR, CLUSSDR nebo CLUSRCVR.

### **SHORTTMR ( celé číslo )**

U pokusů o krátká opakování je tento parametr maximální počet sekund, po který se má čekat před opětovným pokusem o připojení ke vzdálenému správci front.

Čas je přibližný; nula znamená, že další pokus o připojení je učiněn co nejdříve.

Interval mezi novými pokusy může být prodloužen, pokud má kanál čekat, než se stane aktivním.

Hodnota musí být v rozsahu nula až 999999999.

**Poznámka:** Z implementačních důvodů je maximální interval opakování, který lze použít, 999999; hodnoty překračující toto maximum jsou považovány za 999999. Podobně platí, že minimální interval opakování, který lze použít, je 2; hodnoty menší než toto minimum jsou považovány za 2.

Tento parametr je platný pouze pro kanály s typem kanálu (CHLTYPE) SDR, SVR, CLUSSDR nebo CLUSRCVR.

### **SSLCAUTH**

Definuje, zda produkt IBM MQ vyžaduje certifikát od klienta SSL. Počáteční konec kanálu se chová jako klient SSL, takže tento parametr se použije na konec kanálu, který přijímá tok inicializace, který vystupuje jako server SSL.

Tento parametr je platný pouze pro kanály s typem kanálu (CHLTYPE) RCVR, SVRCONN, CLUSRCVR, SVR nebo RQSTR.

Parametr se používá pouze pro kanály s uvedeným SSLCIPH. Je-li hodnota parametru SSLCIPH prázdná, budou data ignorována a nebude vydána žádná chybová zpráva.

### **POVINNÉ**

Produkt IBM MQ vyžaduje a ověřuje certifikát od klienta SSL.

### **Volitelný**

Partnerský systém SSL typu peer může přesto odeslat certifikát. Pokud ano, je obsah tohoto certifikátu ověřován jako normální.

### **SSLCIPH (řetězec)**

SSLCIPH uvádí CipherSpec, která se používá na kanálu. Maximální délka je 32 znaků. Tento parametr je platný pro všechny typy kanálů, které používají typ transportu TRPTYPE (TCP). Je-li parametr SSLCIPH prázdný, není proveden žádný pokus o použití zabezpečení SSL na kanálu.

Hodnota pro tento parametr se také používá k nastavení hodnoty SECPROT, což je výstupní pole v příkazu [DISPLAY CHSTATUS](#).

**Poznámka:** Je-li produkt SSLCIPH používán s kanálem telemetrie, znamená to "Šifrovací sada zabezpečení SSL". Viz popis SSLCIPH v příkazu "[ALTER CHANNEL \(MQTT\)](#)".

Uveďte název specifikace CipherSpec, kterou používáte. CipherSpecs, které lze použít s podporou zabezpečení SSL produktu IBM MQ, jsou uvedeny v následující tabulce. Pokud se používá specifický název CipherSpec, hodnoty **SSLCIPH** na obou koncích kanálu musí určovat stejné názvy CipherSpec.

**Poznámka:** IBM i z/OS V z/OS IBM MQ for z/OS; IBM i IBM i; můžete také uvést dvoučíselný hexadecimální kód CipherSpec, bez ohledu na to, zda se v tabulce zobrazí nebo ne. V IBM i je instalace AC3 předpokladem pro použití SSL.

Podpora platformy "1" na stránce 686	Název specifikace šifrování	Použitý protokol	Integrita dat	Šifrovací algoritmus	Šifrování bitů	FIPS "2" na stránce 686	Suite B
z/OS UNIX Linux Windows	TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA	TLS 1.0	SHA-1	AES	128	Ano	Ne
z/OS UNIX Linux Windows	TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA <sup>"3"</sup> na stránce 686	TLS 1.0	SHA-1	AES	256	Ano	Ne
Vše	ECDHE_ECDSA_AES_128_CBC_SHA256	TLS 1.2	SHA-256	AES	128	Ano	Ne
Vše	ECDHE_ECDSA_AES_256_CBC_SHA384 <sup>"3"</sup> na stránce 686	TLS 1.2	SHA-384	AES	256	Ano	Ne
distributed	ECDHE_ECDSA_AES_128_GCM_SHA256 <sup>"4"</sup> na stránce 686	TLS 1.2	AEAD AES-128 GCM	AES	128	Ano	128bitové
distributed	ECDHE_ECDSA_AES_256_GCM_SHA384 <sup>"3"</sup> na stránce 686 <sup>"4"</sup> na stránce 686	TLS 1.2	AEAD AES-128 GCM	AES	256	Ano	192bitové
Vše	ECDHE_RSA_AES_128_CBC_SHA256	TLS 1.2	SHA-256	AES	128	Ano	Ne
Vše	ECDHE_RSA_AES_256_CBC_SHA384 <sup>"3"</sup> na stránce 686	TLS 1.2	SHA-384	AES	256	Ano	Ne
Vše	ECDHE_RSA_AES_128_GCM_SHA256 <sup>"4"</sup> na stránce 686	TLS 1.2	AEAD AES-128 GCM	AES	128	Ano	Ne
Vše	ECDHE_RSA_AES_256_GCM_SHA384 <sup>"3"</sup> na stránce 686 <sup>"4"</sup> na stránce 686	TLS 1.2	AEAD AES-128 GCM	AES	SHA384	Ano	Ne
IBM i "5" na stránce 686	ECDHE_ECDSA_RC4_128_SHA256	TLS 1.2	AEAD AES-128 GCM	AES	SHA256	Ano	Ne
IBM i	ECDHE_ECDSA_3DES_EDE_CBC_SHA256	TLS 1.2	AEAD AES-128 GCM	3DES	SHA256	Ano	Ne
IBM i	ECDHE_RSA_3DES_EDE_CBC_SHA256	TLS 1.2	AEAD AES-128 GCM	3DES	SHA256	Ano	Ne

Podpora platformy "1" na stránce 686	Název specifikace šifrování	Použitý protokol	Integrita dat	Šifrovací algoritmus	Šifrování bitů	FIPS "2" na stránce 686	Suite B
IBM i	ECDHE_RSA_RC4_128_SHA256	TLS 1.2	AEAD AES-128 GCM	RSA	SHA256	Ano	Ne
IBM i	ECDHE_RSA_NULL_SHA256	TLS 1.2	AEAD AES-128 GCM	RSA	SHA256	Ano	Ne
IBM i	ECDHE_ECDSA_NULL_SHA256	TLS 1.2	AEAD AES-128 GCM	ECDSA	SHA256	Ano	Ne
IBM i	ECDHE_ECDSA_AES_256_GCM_SHA384 "3" na stránce 686 "4" na stránce 686	TLS 1.2	AEAD AES-128 GCM	AES	SHA384	Ano	Ne
z/OS UNIX Linux Windows	TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256	TLS 1.2	SHA-256	AES	128	Ano	Ne
z/OS UNIX Linux Windows	TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256 "3" na stránce 686	TLS 1.2	SHA-256	AES	256	Ano	Ne
distributed	TLS_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 "4" na stránce 686	TLS 1.2	AEAD AES-128 GCM	AES	128	Ano	Ne
distributed	TLS_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 "3" na stránce 686 "4" na stránce 686	TLS 1.2	AEAD AES-128 GCM	AES	256	Ano	Ne

**Notes:**

1. Pokud není uvedena žádná specifická platforma, je specifikace šifrování dostupná na všech platformách.
2. Uvádí, zda má specifikace šifrování certifikaci FIPS na platformě s certifikací FIPS. Vysvětlení FIPS viz [Federal Information Processing Standards \(FIPS\)](#).
3. Tuto specifikaci šifrování nelze použít k zabezpečení připojení z produktu MQ Explorer na správce front, pokud nebudou v prostředí JRE průzkumníkem Explorer použity příslušné soubory neomezených zásad.
4. Dle doporučení NIST mají specifikace šifrování GCM omezení, což znamená, že po odeslání  $2^{32}$  TLS záznamů pomocí jednoho klíče relace se připojení ukončí se zprávou AMQ9288.

Chcete-li zabránit výskytu této chyby, vyhněte se použití šifer GCM, povolte reset tajného klíče, nebo spusťte správce front IBM MQ s proměnnou prostředí GSK\_ENFORCE\_GCM\_RESTRICTION=GSK\_FALSE.

**Důležité:** Omezení GCM je aktivní, bez ohledu na použitý režim FIPS.

5. Specifikace šifrování CipherSpecs, která je uvedena jako podpora v systému IBM i, platí pro verze 7.2 a 7.3 systému IBM i.

Požadujete-li osobní certifikát, určíte velikost klíče pro dvojici veřejný a soukromý klíč. Velikost klíče použitá během navázání komunikace SSL může záviset na velikosti uložené v certifikátu a na specifikaci CipherSpec:

- On **z/OS** z/OS, Windows, UNIX and Linux systems, when a CipherSpec name includes \_EXPORT, the maximum handshake key size is 512 bits. Pokud některý z certifikátů, vyměněných během navázání komunikace SSL, bude mít velikost klíče větší než 512 bitů, vygeneruje se dočasný 512 bitový klíč určený pro navázání komunikace.
- V systémech Windows, UNIX and Linux , pokud název CipherSpec obsahuje \_EXPORT1024, velikost klíče pro navázání komunikace je 1024 bitů.
- Jinak velikost klíče pro navázání komunikace je velikost uložená v certifikátu.

## SSLPEER (řetězec)

Určuje filtr, který má být použit k porovnání s rozlišujícím názvem certifikátu od partnerského správce front nebo klienta na druhém konci kanálu. (Rozlišovací jméno je identifikátor certifikátu SSL.) Pokud se Rozlišující název v certifikátu přijatého od rovnocenného partnera neshoduje s filtrem SSLPEER, kanál se nespustí.

**Poznámka:** Alternativním způsobem omezení připojení k kanálům pomocí porovnání s rozlišujícím názvem SSL nebo TLS je použití záznamů ověření kanálu. U záznamů ověření kanálu lze na stejný kanál použít různé vzory rozlišujících názvů předmětů SSL nebo TLS. Je-li pro použití stejného kanálu použit oba SSLPEER a záznam ověření kanálu, musí se příchozí certifikát shodovat s oběma vzory, aby se mohl připojit. Další informace naleznete v tématu [Záznamy ověřování kanálu](#).

Tento parametr je volitelný; není-li zadán, nekontroluje se Rozlišující název partnera při spuštění kanálu. (Rozlišovací jméno z certifikátu je stále zapsáno do definice SSLPEER v paměti a předáno do uživatelské procedury pro zabezpečení zprávy). Je-li hodnota parametru SSLCIPH prázdná, budou data ignorována a nebude vydána žádná chybová zpráva.

Tento parametr je platný pro všechny typy kanálů.

Hodnota SSLPEER je určena ve standardním formuláři, který slouží k určení rozlišujícího názvu.

Příklad:

```
SSLPEER ('SERIALNUMBER=4C:D0:49:D5:02:5F:38,CN="H1_C_FR1",O=IBM,C=GB')
```

Namísto čárky můžete jako oddělovač použít středník jako oddělovač.

Možné podporované typy atributů jsou:

<i>Tabulka 59. Typy atributů podporované SSLPEER.</i>	
Dvousloupcová tabulka deciuje atributy podporované atributem SSLPEER	
<b>Atribut Souhrn</b>	<b>Popis</b>
SERIALNUMBER	Sériové číslo certifikátu
MAIL	E-mailová adresa
E	E-mailová adresa (zamítnuto ve prospěch volby MAIL)
UID nebo USERID	Identifikátor uživatele
CN	Obecný název
T	Titulek
OU	Název organizační jednotky

Tabulka 59. Typy atributů podporované SSLPEER.

Dvoustoupcová tabulka deciuje atributy podporované atributem SSLPEER

(pokračování)

Atribut Souhrn	Popis
DC	Komponenta domény
O	Název organizace
STREET	Ulice/první řádek adresy
L	Název umístění
ST (nebo SP či S)	Název státu nebo správního celku
PC	PSČ
C	Země
UNSTRUCTUREDNAME	Název hostitele
UNSTRUCTUREDADDRESS	Adresa IP
DNQ	Kvalifikátor rozlišujícího názvu

IBM MQ přijímá pouze velká písmena pro typy atributů.

Je-li v řetězci SSLPEER uveden některý z nepodporovaných typů atributu, je výstupem výstup buď při definování atributu, nebo za běhu (v závislosti na platformě, na které jste spuštěnu) a řetězec se považuje za neshodující se s rozlišujícím názvem přenášeného certifikátu.

Pokud rozlišující název přenášeného certifikátu obsahuje více atributů OU (organizační jednotka) a SSLPEER uvádí tyto atributy, které mají být porovnávány, musí být definovány v sestupném hierarchickém pořadí. Je-li například rozlišující název přenášeného certifikátu obsahuje jednotky OU OU=Large Unit, OU=Medium Unit, OU=Small Unit, zadání následujících hodnot SSLPEER funguje:

```
('OU=Large Unit,OU=Medium Unit')  
( 'OU=*,OU=Medium Unit,OU=Small Unit')  
( 'OU=*,OU=Medium Unit')
```

ale určení následujících hodnot SSLPEER selže:

```
('OU=Medium Unit,OU=Small Unit')  
( 'OU=Large Unit,OU=Small Unit')  
( 'OU=Medium Unit')  
( 'OU=Small Unit, Medium Unit, Large Unit')
```

Jak je uvedeno v těchto příkladech, atributy na dolní části hierarchie lze vynechat. Například ('OU=Large Unit,OU=Medium Unit') je ekvivalentní s ('OU=Large Unit,OU=Medium Unit,OU=\*')

Pokud se dva rozlišující názvy shodují ve všech ohledech s výjimkou hodnot komponenty domény, budou použita stejná pravidla shody jako v případě organizačních jednotek s výjimkou, že v případě hodnot komponenty domény má komponenta domény nejvíce vlevo nejvyšší úroveň (je nejkonkrétnější), a pořadí porovnání se tedy odpovídajícím způsobem liší.

Všechny nebo všechny hodnoty atributů mohou být generické, buď hvězdička (\*) samostatně, nebo kmen se iniciující nebo koncovou hvězdičkami. Hvězdičky umožňují SSLPEER shodu s libovolnou hodnotou Distinguished Name, nebo jakoukoli hodnotu začínající kmenem pro tento atribut.



Pokud je na začátku nebo na konci jakékoli hodnoty atributu v rozlišujícím názvu na certifikátu uvedena hvězdička, můžete zadat '\ \*', chcete-li zkontrolovat přesnou shodu v SSLPEER. Například, pokud máte atribut CN= 'Test\*' v Rozlišujícím názvu certifikátu, můžete použít následující příkaz:

```
SSLPEER('CN=Test\*')
```

Maximální délka parametru je 1024 bajtů na platformách Windows, IBM a SYSTÉM UNIX a Linux .

**z/OS** Maximální délka parametru je 256 bajtů na z/OS.

Záznamy ověření kanálu poskytují větší flexibilitu při použití SSLPEER a podporují 1024 bajtů na všech platformách.

## STATCHL

Ovládá shromažďování statistických dat pro kanály:

### QMGR

Hodnota parametru STATCHL správce front je zděděna kanálem.

### OFF

Shromažďování statistických dat je pro tento kanál vypnuto.

### NÍZKÁ

Není-li hodnota parametru STATCHL správce front NONE, je shromažďování statistických dat zapnuto s nízkou rychlostí shromažďování dat pro tento kanál.

### STŘEDNÍ

Není-li hodnota parametru STATCHL správce front NONE, je shromažďování statistických dat zapnuto se střední rychlostí shromažďování dat pro tento kanál.

### VYSOKÁ

Není-li hodnota parametru STATCHL správce front NONE, je shromažďování statistických dat zapnuto s vysokou rychlostí shromažďování dat pro tento kanál.

Změny tohoto parametru se projeví pouze na kanálech spuštěných po výskytu změny.

V systému z/OS tento parametr jednoduše zapne shromažďování statistických dat, bez ohledu na vybranou hodnotu. Zadáním LOW, MEDIUM nebo HIGH nezpůsobíte ve výsledcích žádný změnu.

U kanálů klastru se hodnota tohoto parametru nereplikuje v úložišti a používá se v automatické definici odesílacích kanálů klastru. U automaticky definovaných odesílacích kanálů klastru je hodnota tohoto parametru převzata z atributu STATACLS správce front. Tato hodnota může být poté potlačena v uživatelské proceduře automatické definice kanálu.

## TPNAME ( řetězec )

LU 6.2 název transakčního programu (maximální délka 64 znaků).

Tento parametr je platný pouze pro kanály s typem transportu (TRPTYPE) LU 6.2.

Nastavte tento parametr na název transakčního programu SNA, pokud CONNAME neobsahuje jméno strany-object, v tom případě jej nastavte na mezery. Skutečný název je převzat místo objektu CPI-C Communications Side Object nebo datové sady informací o připojení APPC.

**z/OS** Další informace o konfiguračních parametrech pro připojení LU 6.2 pro platformu najdete v tématu Konfigurační parametry pro připojení LU 6.2 .

Na serveru Windows SNA Server, **z/OS** a v bočním objektu na systému z/OS, je název TPNAME zalomen na velká písmena.

Tento parametr není platný pro kanály s typem kanálu (CHLTYPE) RCVR.

### V 8.0.0.4 TPROOT


Kořen tématu pro kanál AMQP. Výchozí hodnota pro TPROOT je SYSTEM.BASE.TOPIC. Při použití této hodnoty řetězec tématu, který klient AMQP používá k publikování nebo odběru, nemá žádnou předponu a klient si může vyměňovat zprávy s jinými aplikacemi MQ pub/sub. Chcete-li, aby klienti


AMQP publikovali a odebíráte pod předponou tématu, nejprve vytvořte objekt tématu MQ s řetězcem tématu nastaveným na požadovanou předponu a poté nastavte TPROOT na název objektu tématu produktu MQ , který jste vytvořili.

Tento parametr je platný pouze pro kanály s typem kanálu ( CHLTYPE ). z AMQP

### TRPTYPE

Typ transportu, který má být použit.

V systémech AIX, IBM i, HP-UX, Linux, Solaris a Windows  a z/OS je tento parametr volitelný, protože pokud nezadáte žádnou hodnotu, bude hodnota zadána v poli SYSTEM.DEF. Používá se definice *typ-kanálu* . Není však provedena žádná kontrola, zda byl zadán správný typ transportu, pokud je kanál iniciován z jiného konce.

 Je-li v systému z/OS hodnota SYSTEM.DEF. Definice *typ-kanálu* neexistuje, výchozí hodnota je LU62.


Tento parametr je vyžadován na všech ostatních platformách.

### LU62

LU technologie SNA 6.2


### NETBIOS

NetBIOS (podporováno pouze v systémech Windows a DOS).

 Tento atribut se také vztahuje k produktu z/OS pro definování kanálů připojení klienta, které se připojují k serverům na platformách podporujících protokol NetBIOS.

### SPX

Vyměňená výměna paketů (podporováno pouze v systémech Windows a DOS).

 Tento atribut se také vztahuje k produktu z/OS pro definování kanálů připojení klienta, které se připojují k serverům na platformách podporujících protokol SPX.

### TCP

Protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol)-část sady protokolů TCP/IP

### V 8.0.0.4 USECLTID

Určuje, že ID klienta by mělo být použito pro kontroly autorizace pro kanál AMQP místo hodnoty atributu MCAUSER.

### USEDLQ

Určuje, zda je fronta nedoručených zpráv použita v případě, že zprávy nemohou být doručeny kanály.

### NO

Zprávy, které nemohou být doručeny kanálem, jsou považovány za selhání. Kanál buď zahodí zprávu, nebo kanál skončí, v souladu s nastavením NPMSPEED.

### YES

Když atribut správce front DEADQ poskytuje název fronty nedoručených zpráv, použije se, jinak se chování používá jako pro NO. Hodnota YES je výchozí hodnotou.

### USERID ( řetězec )

Identifikátor uživatele úlohy. Maximální délka je 12 znaků.

Tento parametr používá agent kanálu zpráv při pokusu o zahájení zabezpečené relace LU 6.2 se vzdáleným agentem kanálu zpráv.

Na distribuovaných platformách je tento parametr platný pouze pro kanály s typem kanálu (CHLTYPE) SDR, SVR, RQSTR, CLNTCONN nebo CLUSSDR.

 V systému z/OS je podporována pouze pro kanály CLNTCONN.

Ačkoli maximální délka parametru je 12 znaků, použije se pouze prvních 10 znaků.

Pokud jsou hesla uchovávána v šifrovaném formátu a v případě softwaru LU 6.2 používá jiná šifrovací metoda, pokus o spuštění kanálu selže s neplatnými podrobnostmi o zabezpečení. Chcete-li se vyhnout neplatným informacím o zabezpečení, můžete upravit příjem konfigurace SNA buď:

- Vypnout substituci hesla, nebo
- Definujte ID uživatele a heslo zabezpečení.

### **XMITQ ( řetězec )**

Název přenosové fronty.

Název fronty, z níž jsou načítány zprávy. Viz [Pravidla pojmenování objektů IBM MQ](#).


Tento parametr je platný pouze pro kanály s typem kanálu (CHLTYPE) SDR nebo SVR. Pro tyto typy kanálů je tento parametr povinný.

Pro každý typ kanálu existuje samostatný syntaktický diagram:

### ***Kanál odesílatele***

Diagram syntaxe pro kanál odesílatele při použití příkazu ALTER CHANNEL.

# ZMĚNIT KANÁL



Poznámky:

<sup>1</sup> Tento parametr musí následovat bezprostředně za názvem kanálu kromě z/OS.

- <sup>2</sup> Platné pouze na z/OS , pokud je správce front členem skupiny sdílení front.
- <sup>3</sup> Platné pouze na z/OS.
- <sup>4</sup> Neplatné na z/OS.
- <sup>5</sup> Platné pouze, pokud TRPTYPE je LU62.
- <sup>6</sup> Platí pouze pro Windows.


Parametry jsou popsány v části [“ZMĚNIT KANÁL”](#) na stránce 655.

### ***Kanál serveru***

Diagram syntaxe pro kanál serveru při použití příkazu ALTER CHANNEL.

## ZMĚNIT KANÁL

ALTER CHANNEL -- (-- nšpec\_kanal) -- CHLTYPE(SV) 1 →



Poznámky:

<sup>1</sup> Tento parametr musí následovat bezprostředně za názvem kanálu kromě z/OS.

- <sup>2</sup> Platné pouze na z/OS , pokud je správce front členem skupiny sdílení front.
- <sup>3</sup> Platné pouze na z/OS.
- <sup>4</sup> Neplatné na z/OS.
- <sup>5</sup> Platné pouze, pokud TRPTYPE je LU62.
- <sup>6</sup> Platné pouze na Windows.


Parametry jsou popsány v části [“ZMĚNIT KANÁL”](#) na stránce 655.

### ***Kanál příjemce***

Diagram syntaxe pro kanál příjemce při použití příkazu ALTER CHANNEL.

## ZMĚNIT KANÁL

ALTER CHANNEL -- ( -- ndzav\_kanál -- ) -- CHLTYPE(CV0) <sup>1</sup> →



Poznámky:

<sup>1</sup> Tento parametr musí následovat bezprostředně za názvem kanálu kromě z/OS.




- <sup>2</sup> Platné pouze na z/OS , pokud je správce front členem skupiny sdílení front.
- <sup>3</sup> Platné pouze na z/OS.
- <sup>4</sup> Platné pouze na Windows.

Parametry jsou popsány v části [“ZMĚNIT KANÁL”](#) na stránce 655.

### ***Kanál žadatele***

Diagram syntaxe pro kanál žadatele při použití příkazu ALTER CHANNEL.

# ZMĚNIT KANÁL



Poznámky:

<sup>1</sup> Tento parametr musí následovat bezprostředně za názvem kanálu kromě z/OS.

- <sup>2</sup> Platné pouze na z/OS , pokud je správce front členem skupiny sdílení front.
- <sup>3</sup> Platné pouze na z/OS.
- <sup>4</sup> Neplatné na z/OS.
- <sup>5</sup> Platné pouze, pokud TRPTYPE je LU62.
- <sup>6</sup> Platné pouze na Windows.


Parametry jsou popsány v části [“ZMĚNIT KANÁL”](#) na stránce 655.

### ***Kanál připojení klienta***

Diagram syntaxe pro kanál připojení klienta při použití příkazu ALTER CHANNEL.

## ZMĚNIT KANÁL

► ALTER CHANNEL — (— *název\_kanálu* —) — CHLTYPE(CLNTCONN) <sup>1</sup> ►



Poznámky:

<sup>1</sup> Tento parametr musí následovat bezprostředně za názvem kanálu kromě z/OS.


- <sup>2</sup> Platné pouze na z/OS , pokud je správce front členem skupiny sdílení front.
- <sup>3</sup> Platné pouze na z/OS.
- <sup>4</sup> Platné pouze, pokud TRPTYPE je LU62.
- <sup>5</sup> Platí pouze pro klienty, kteří mají být spuštěni v systému DOS a Windows.

Parametry jsou popsány v části “ZMĚNIT KANÁL” na stránce 655.

### ***Kanál připojení serveru***

Diagram syntaxe pro kanál připojení serveru při použití příkazu ALTER CHANNEL.

## ZMĚNIT KANÁL



Poznámky:

<sup>1</sup> Tento parametr musí následovat bezprostředně za názvem kanálu kromě z/OS.

- <sup>2</sup> Platné pouze na z/OS , pokud je správce front členem skupiny sdílení front.
- <sup>3</sup> Platné pouze na z/OS.
- <sup>4</sup> Platí pouze pro klienty, kteří mají být spuštěni v produktu Windows.

Parametry jsou popsány v části [“ZMĚNIT KANÁL”](#) na stránce 655.

### ***Odesílací kanál klastru***

Diagram syntaxe pro odesílací kanál klastru při použití příkazu ALTER CHANNEL.

## ZMĚNIT KANÁL

ALTER CHANNEL (-- nřaz\_kanalů --) CHLTYPE(CLISSOR) <sup>1</sup> →



Poznámky:

<sup>1</sup> Tento parametr musí následovat bezprostředně za názvem kanálu kromě z/OS.



- <sup>2</sup> Platné pouze na z/OS , pokud je správce front členem skupiny sdílení front.
- <sup>3</sup> Platné pouze na z/OS.
- <sup>4</sup> Neplatné na z/OS.
- <sup>5</sup> Platné pouze, pokud TRPTYPE je LU62.
- <sup>6</sup> Platí pouze pro Windows.


Parametry jsou popsány v části [“ZMĚNIT KANÁL”](#) na stránce 655.

### ***Přijímací kanál klastru***

Diagram syntaxe pro kanál příjemce klastru při použití příkazu ALTER CHANNEL.

## ZMĚNIT KANÁL

ALTER CHANNEL ( -- name handle ) -- CHLTYPE(USUBROW) <sup>1</sup> →



Poznámky:

<sup>1</sup> Tento parametr musí následovat bezprostředně za názvem kanálu kromě z/OS.

- <sup>2</sup> Platné pouze na z/OS , pokud je správce front členem skupiny sdílení front.
- <sup>3</sup> Platné pouze na z/OS.
- <sup>4</sup> Platné pouze, pokud TRPTYPE je LU62.
- <sup>5</sup> Platné pouze na Windows.

Parametry jsou popsány v části [“ZMĚNIT KANÁL”](#) na stránce 655.


### **distributed Kanál AMQP**

Diagram syntaxe pro kanál AMQP při použití příkazu ALTER CHANNEL.

Hodnoty zobrazené nad hlavní čarou v čárovém diagramu jsou předvolby dodávané s produktem IBM MQ, ale vaše instalace je mohla změnit. Viz [“Jak číst spojnicové diagramy”](#) na stránce 7.

#### **Definovat kanál**

►► ALTER CHANNEL — ( — *název\_kanálu* — ) — CHLTYPE(AMQP) ►



Parametry jsou popsány v části [“ZMĚNIT KANÁL”](#) na stránce 655.

### **ALTER CHANNEL (MQTT)**


Diagram syntaxe pro kanál telemetrie při použití příkazu **ALTER CHANNEL** .

#### **Použití příkazů MQSC**

Informace o tom, jak používat příkazy MQSC, najdete v tématu [Provedení úloh lokální administrace pomocí příkazů MQSC](#).

IBM i	AIX a Linux	Windows	z/OS
	✓	✓	

**Poznámka:** V případě serveru telemetrie je AIX jedinou podporovanou platformou UNIX .



## Poznámky k použití

Při zadávání tohoto příkazu musí být spuštěna služba telemetrie (MQXR). Pokyny, jak spustit službu telemetrie (MQXR), najdete v tématu [Konfigurace správce front pro telemetrie v produktu Linux](#) nebo [Konfigurace správce front pro telemetrie v produktu Windows](#) .

## Popisy parametrů pro ALTER CHANNEL (MQTT)

### (*channel-name*)

Název definice kanálu.

### BACKLOG ( *integer* )

Počet nevyřízených požadavků na připojení, které může kanál telemetrie najednou podporovat. Po dosažení limitu nevyřízených položek budou další klienti pokoušející se o připojení odmítnuti, dokud nedojde ke zpracování aktuálních nevyřízených položek.

Hodnota je v rozsahu 0 až 999999999.

Výchozí hodnota je 4096.

## CHLTYPE

Typ kanálu. Kanál MQTT (telemetrie).

## JAASCFG ( *string* )

Název oddílu v konfiguračním souboru JAAS .

Viz [Ověřování aplikace klienta MQTT Java s produktem JAAS](#)

## LOCLADDR ( *ip-addr* )

LOCLADDR je adresa lokální komunikace pro kanál. Tento parametr použijte, chcete-li přinutit klienta, aby používal konkrétní adresu IP. LOCLADDR je také užitečný k vynucení použití adresy IPv4 nebo IPv6 v případě, že je k dispozici volba, nebo k použití konkrétního síťového adaptéru v systému s více síťovými adaptéry.

Maximální délka LOCLADDR je MQ\_LOCAL\_ADDRESS\_LENGTH.

Pokud vynecháte LOCLADDR, alokuje se automaticky lokální adresa.

### **ip-addr**

ip-addr je jedna síťová adresa, uvedená v jedné ze tří forem:

#### **tečková dekadická notace IPv4**

Například 192.0.2.1

#### **hexadecimální notace IPv6**

Například 2001:DB8:0:0:0:0:0:0

#### **alfanumerický název hostitele**

Například WWW.EXAMPLE.COM

Je-li zadána adresa IP, je ověřován pouze formát adresy. Samotná adresa IP není ověřena.

## MCAUSER ( *string* )

Identifikátor uživatele agenta oznamovacího kanálu

Maximální délka řetězce je 12 znaků. V systému Windows můžete volitelně kvalifikovat identifikátor uživatele s názvem domény ve formátu user@domain.

Je-li tento parametr neprázdný a je-li parametr **USECLNTID** nastaven na hodnotu NO, je tento identifikátor uživatele používán službou telemetrie k autorizaci pro přístup k prostředkům produktu IBM MQ .

Je-li tento parametr prázdný a je-li parametr **USECLNTID** nastaven na hodnotu NO, použije se jméno uživatele, které bylo přenášeno v paketu MQTT CONNECT. Viz téma [Identita a autorizace klienta produktu MQTT](#).

## PORT ( *integer* )

Číslo portu, na kterém služba telemetrie (MQXR) přijímá připojení klienta. Výchozí číslo portu pro kanál telemetrie je 1883 a výchozí číslo portu pro kanál telemetrie zabezpečený pomocí SSL je 8883. Zadání hodnoty portu 0 způsobí, že produkt MQTT bude dynamicky přidělovat dostupné číslo portu.

## PROTOCOL

Kanál podporuje následující komunikační protokoly:

### **V 8.0.0.3 MQTTV311**

Kanál přijímá připojení od klientů pomocí protokolu definovaného standardem Oasis [MQTT verze 3.1.1](#) . Funkce poskytované tímto protokolem jsou téměř identické s funkcemi poskytnými již existujícím protokolem MQTTV3 .

### **MQTTV3**

Kanál přijímá připojení od klientů s použitím protokolu [MQTT V3.1 Protocol Specification](#) na adrese [mqtt.org](http://mqtt.org).

## HTTP

Kanál přijímá požadavky HTTP pro stránky nebo WebSockets připojení k IBM MQ Telemetry.

Chcete-li přijímat připojení od klientů používajících různé protokoly, uveďte přijatelné hodnoty jako seznam oddělený čárkami. Zadáte-li například MQTTV3 , HTTP , bude kanál přijímat připojení od klientů s použitím protokolu MQTTV3 nebo HTTP. Pokud nezadáte žádné protokoly klienta, kanál přijímá připojení od klientů s použitím libovolného z podporovaných protokolů.

**V 8.0.0.3** Pokud používáte produkt IBM MQ verze Verze 8.0.0, opravná sada 3 nebo novější a konfigurace zahrnuje kanál MQTT, který byl naposledy upraven ve starší verzi produktu IBM MQ, je třeba explicitně změnit nastavení protokolu tak, aby byl kanál vyzván k použití volby MQTTV311 . Je tomu tak i v případě, že kanál neuvádí žádné protokoly klienta, protože konkrétní protokoly, které mají být použity s kanálem, jsou uloženy v době, kdy je kanál konfigurován, a předchází verze produktu nemají žádné informace o volbě MQTTV311 . Chcete-li vyzvat kanál v tomto stavu k použití volby MQTTV311 , výslovně přidejte volbu a poté uložte provedené změny. Definice kanálu je nyní informována o této volbě. Pokud následně znovu změníte nastavení a nezadáte žádné protokoly klienta, je volba MQTTV311 stále zahrnuta v uloženém seznamu podporovaných protokolů.

## SSLCAUTH

Definuje, zda produkt IBM MQ vyžaduje certifikát od klienta SSL. Počáteční konec kanálu se chová jako klient SSL, takže tento parametr se použije na konec kanálu, který přijímá tok inicializace, který vystupuje jako server SSL.

### Nikdy

Produkt IBM MQ nikdy nevyžádá o certifikát od klienta SSL.

### POVINNÉ

Produkt IBM MQ vyžaduje a ověřuje certifikát od klienta SSL.

### Volitelný

Produkt IBM MQ umožňuje klientu SSL rozhodnout, zda poskytnout certifikát. Pokud klient odešle certifikát, obsah tohoto certifikátu se validuje jako normální.

## SSLCIPH ( *string* )

Je-li produkt SSLCIPH používán s kanálem telemetrie, znamená to "Šifrovací sada zabezpečení SSL". Šifrovací sada SSL je podporována prostředím JVM, na kterém je spuštěna služba telemetrie (MQXR). Je-li parametr SSLCIPH prázdný, není proveden žádný pokus o použití zabezpečení SSL na kanálu.

Pokud plánujete použít šifrovací sady SHA-2 , viz Systémové požadavky pro použití šifrovacích sad SHA-2 s kanály MQTT.

## SSLKEYP ( *string* )

Přístupová fráze pro úložiště klíčů Secure Sockets Layer (SSL).

## SSLKEYR ( *string* )

Úplná cesta k souboru úložiště klíčů SSL (Secure Sockets Layer), úložiště pro digitální certifikáty a jejich přidružené soukromé klíče. Pokud nezadáte soubor s klíčem, zabezpečení SSL nebude použito.

Maximální délka řetězce je 256 znaků. V systému SYSTÉM UNIX a Linux je název ve tvaru *pathname/keyfile* a na Windows *pathname\keyfile* , kde *soubor\_klíčů* je zadán bez přípony .jks a identifikuje soubor úložiště klíčů Java .

## TRPTYPE ( *string* )

Přenosový protokol, který má být použit:

### TCP

Protokol TCP/IP.

## USECLTID

Rozhodněte se, zda chcete použít ID klienta produktu MQTT pro nové připojení jako ID uživatele produktu IBM MQ pro toto připojení. Při zadání této vlastnosti je jméno uživatele zadané uživatelem ignorováno.

Nastavíte-li tento parametr na hodnotu YES, musí být hodnota **MCAUSER** prázdná.

Je-li hodnota **USECLNTID** nastavena na NO a **MCAUSER** je prázdné, použije se jméno uživatele, které teklo v paketu MQTT CONNECT. Viz téma [Identita a autorizace klienta produktu MQTT](#).

### Související odkazy

[“DEFINE CHANNEL \(MQTT\)” na stránce 891](#)

Diagram syntaxe pro kanál telemetrie při použití příkazu **DEFINE CHANNEL** .

### Související informace

[Konfigurace kanálu telemetrie pro ověření klienta MQTT pomocí SSL](#)

[Konfigurace kanálu telemetrie pro ověření kanálu pomocí zabezpečení SSL](#)

[CipherSpecs a CipherSuites](#)

[Systémové požadavky pro použití šifrovacích sad SHA-2 s kanály MQTT](#)

## ZMĚNIT KOMMINFO

Pomocí příkazu MQSC ALTER COMMINFO můžete změnit parametry komunikačního informačního objektu.

### Použití příkazů MQSC

Informace o tom, jak používat příkazy MQSC, najdete v tématu [Provedení úloh lokální administrace pomocí příkazů MQSC](#).

IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
✓	✓	✓	✓


Parametry, které nejsou uvedeny v příkazu ALTER COMMINFO, mají za následek ponechání hodnot těchto parametrů v nezměněné podobě.

Vysvětlení symbolů ve sloupci z/OS viz [Použití příkazů v systému z/OS](#).

- [Syntaktický diagram](#)
- [“Popisy parametrů pro ALTER COMMINFO” na stránce 712](#)

**Synonymum:** ALT COMMINFO

## ZMĚNIT KOMMINFO



Poznámky:

### Popisy parametrů pro ALTER COMMINFO

#### (*název comminfo*)

Název objektu informací o komunikaci. Tento parametr je požadovaný.

Název nesmí být shodný s názvem žádného jiného objektu informací o komunikaci, který je v současné době definován v tomto správci front. Viz Pravidla pojmenování objektů IBM MQ.



## **BRIDGE**

Určuje, zda budou publikováni z aplikací, které nepoužívají výběrové vysílání, přenášena do aplikací využívajících výběrové vysílání. Překlenutí se nevztahuje na témata, která jsou označena jako **MCAST (ONLY)**. Protože tato témata mohou být pouze přenosy výběrového vysílání, nelze je použít pro přemostění do domény publikování/odběru fronty.

### **VYPNUTO**

Publikování z aplikací, které nepoužívají výběrové vysílání, nebudou přenášena do aplikací využívajících výběrové vysílání.

### **POVOLENO**

Publikování z aplikací, které nepoužívají výběrové vysílání, budou přenášena do aplikací využívajících výběrové vysílání.

## **CCSID ( integer )**

Identifikátor kódované znakové sady, v níž jsou zprávy přenášeny. Uveďte hodnotu v rozsahu od 1 do 65535.

Identifikátor CCSID musí určovat hodnotu definovanou pro použití na vaší platformě a používat znakovou sadu, která odpovídá platformě správce front. Pokud použijete tento parametr ke změně CCSID, aplikace spuštěné při použití změny budou nadále používat původní CCSID, proto musíte zastavit a restartovat všechny spuštěné aplikace, dříve než budete pokračovat. Spuštěné aplikace zahrnují příkazový server a kanály kanálu. Zastavte a restartujte všechny spuštěné aplikace, zastavte a znovu spusťte správce front po změně tohoto parametru.

Identifikátor CCSID může být také nastaven na ASPUB , což znamená, že kódovaná znaková sada je převzata z té, která je dodána v publikované zprávě.

## **COMMEV**

Určuje, zda jsou generovány zprávy událostí pro manipulátory výběrového vysílání vytvořené s použitím tohoto objektu COMMINFO. Události se budou generovat pouze v případě, že jsou povoleny pomocí parametru **MONINT** .

### **VYPNUTO**

Publikování z aplikací, které nepoužívají výběrové vysílání, nebudou přenášena do aplikací využívajících výběrové vysílání.

### **POVOLENO**

Publikování z aplikací, které nepoužívají výběrové vysílání, budou přenášena do aplikací využívajících výběrové vysílání.

### **Výjimka**

Zprávy událostí jsou zapisovány v případě, že spolehlivost zprávy je nižší než prahová hodnota spolehlivosti, prahová hodnota spolehlivosti je standardně nastavena na hodnotu 90.

## **DESCR ( řetězec )**

Komentář prostého textu. Poskytuje popisné informace o objektu informací o komunikaci, když operátor zadá příkaz DISPLAY COMMINFO (viz [“ZOBRAZIT COMMINFO”](#) na stránce 1076 ).

Musí obsahovat pouze zobrazitelné znaky. Maximální délka je 64 znaků. V instalaci se znakovou sadou DBCS může obsahovat znaky DBCS (maximální délka je omezena na 64 bajtů).

**Poznámka:** Jsou-li použity znaky, které nejsou obsaženy v identifikátoru CCSID (coded character set identifier) pro daného správce front, mohou být tyto znaky při odeslání informace jinému správci front nesprávně přeloženy.

## **ENCODING**

Kódování, v němž jsou zprávy přenášeny.

### **ASPUB**

Kódování zprávy je převzato z hodnoty zadané v publikované zprávě.

### **NORMÁLNÍ**

### **Převrácené**

### **S390**

## **TNS**

### ***kódování***

#### **GRPADDR**

Adresa IP nebo název DNS skupiny.

Administrátor může spravovat adresy skupin zodpovědností administrátora. Je možné, aby všichni klienti výběrového vysílání používali pro všechna témata stejnou adresu skupiny; doručeny budou pouze zprávy odpovídající aktivním odběřům na straně klienta. Použití stejné skupiny adres může být neefektivní, protože každý klient musí zkontrolovat a zpracovat každý paket výběrového vysílání v síti. Je efektivnější přidělit různé adresy IP skupin různým tématům nebo sadám témat, ale toto přidělení vyžaduje pečlivé správu, zvláště pokud se v síti používají jiné aplikace výběrového vysílání jiných než MQ .

#### **MCHBINT**

Interval prezenčního signálu se udává v milisekundách a určuje, jak často bude vysílač zasílat přijímačům oznámení v případě, že nejsou k dispozici žádná další data.

#### **MCPROP**

Vlastnosti výběrového vysílání určují, kolik vlastností MQMD a uživatelských vlastností bude přenášeno se zprávami.

##### **Vše**

Přenáší se všechny uživatelské vlastnosti a všechna pole dat MQMD.

##### **Odpověď**

Přenášejí se pouze uživatelské vlastnosti a pole MQMD, která souvisejí s odpovídáním na zprávy. Jde o následující vlastnosti:

- MsgType
- MessageId
- CorrelId
- ReplyToQ
- ReplyToQmgr

##### **Uživatel**

Přenášejí se pouze uživatelské vlastnosti.

##### **ŽÁDNÉ**

Nepřenášejí se žádné uživatelské vlastnosti ani pole MQMD.

#### **COMPAT**

Tato hodnota způsobí, že se přenos zprávy bude provádět v kompatibilním režimu s RMM , což umožňuje určitou operaci interoperace s aktuálními aplikacemi XMS a aplikacemi RMM prostředkovatele.

#### **MONINT ( celé\_číslo )**

Interval aktualizace informací monitorování v sekundách. Jsou-li povoleny zprávy událostí, tento parametr také řídí, jak často se generují zprávy událostí o stavu manipulátorů výběrového vysílání vytvořených pomocí tohoto objektu COMMINFO.

Hodnota 0 znamená, že neprobíhá žádné monitorování.

#### **MSGHIST**

Maximum historie zpráv je objem historie zpráv, který systém udržuje pro potřeby opakovaného přenosu v případě přijetí signálů NACK (negativních potvrzení).

Hodnota 0 udává nejnižší úroveň spolehlivosti.

#### **NSUBHIST**

Historie nového odběratele určuje, zda odběratel, který se připojuje k proudu publikování, obdrží veškerá data, která jsou momentálně k dispozici, nebo jen publikace zveřejněné od okamžiku přihlášení k odběru.

## ŽÁDNÉ

Hodnota NONE způsobí, že se vysílač přenesou pouze publikování provedené od okamžiku odběru.

## ALL

Hodnota ALL způsobí, že se vysílač znovu přenesou, jak je známo, o historii tématu. Za určitých okolností může tento opakovaný přenos poskytnout podobné chování zachovaných publikování.

**Poznámka:** Použití hodnoty ALL může mít nepříznivý vliv na výkon, pokud existuje rozsáhlá historie témat, protože všechny historie témat jsou znovu přeneseny.

## PORT ( celé\_číslo )

Číslo přenosového portu.

## POZMĚNIT LISTENER

Pomocí příkazu MQSC ALTER LISTENER můžete změnit parametry existující definice modulu listener produktu IBM MQ . Pokud je modul listener již spuštěn, všechny změny, které jste provedli v její definici, jsou platné až po příštím spuštění modulu listener.

## Použití příkazů MQSC

Informace o tom, jak používat příkazy MQSC, najdete v tématu [Provedení úloh lokální administrace pomocí příkazů MQSC](#).


IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
✓	✓	✓	

Parametry, které nejsou uvedeny v příkazu ALTER LISTENER, vedou k tomu, že existující hodnoty těchto parametrů zůstanou nezměněny.

- [Syntaktický diagram](#)
- [“Popisy parametrů pro ALTER LISTENER” na stránce 716](#)

**Synonymum:** ALT LSTR

## POZMĚNIT LISTENER



### Poznámky:

- 1 Platné pouze na Windows.
- 2 Platné pouze na Windows , když TRPTYPE je NETBIOS.
- 3 Platný, je-li TRPTYPE TCP.
- 4 Platný na Windows , když TRPTYPE je SPX.
- 5 Platné pouze na Windows , když TRPTYPE je LU62.

## Popisy parametrů pro ALTER LISTENER

### (*název listenera*)

Název definice modulu listener produktu IBM MQ (viz [Pravidla pojmenování objektů IBM MQ](#)). To je povinné.

Název nesmí být shodný s žádnou jinou definicí modulu listener, která je aktuálně definována pro tohoto správce front (pokud není zadána volba REPLACE).

### ADAPTÉR (*celé\_číslo*)

Číslo adaptéru, prostřednictvím kterého systém NetBIOS přijímá požadavky. Tento parametr je platný pouze v systému Windows , je-li parametr TRPTYPE NETBIOS.

### BACKLOG (*celé\_číslo*)

Počet požadavků na souběžná připojení, které modul listener podporuje.

**COMMANDS ( celé\_číslo )**

Počet příkazů, které může modul listener použít. Tento parametr je platný pouze v systému Windows , je-li parametr TRPTYPE NETBIOS.

**CONTROL ( řetězec )**

Určuje, jak má být spuštěn modul listener a stopped.:

**RUČNÍ**

Modul listener se automaticky nespustí nebo nezastavil automaticky. Má být řízen pomocí příkazů START LISTENER a STOP LISTENER.

**QMGR**

Definovaný modul listener má být spuštěn a zastaven ve stejnou dobu, kdy je spuštěn a zastaven správce front.

**POUZE SPUŠTĚNÍ**

Modul listener má být spuštěn ve stejnou dobu, kdy je spuštěn správce front, avšak při zastavení správce front není požadováno zastavení.

**DESCR ( řetězec )**

Komentář prostého textu. Poskytuje popisné informace o modulu listener v případě, že operátor vydá příkaz DISPLAY LISTENER (viz [“ZOBRAZIT MODUL LISTENER”](#) na stránce 1096 ).

Měl by obsahovat pouze zobrazitelné znaky. Maximální délka je 64 znaků. V instalaci se znakovou sadou DBCS může obsahovat znaky DBCS (maximální délka je omezena na 64 bajtů).

**Poznámka:** Jsou-li použity znaky, které nejsou obsaženy v identifikátoru CCSID (coded character set identifier) pro daného správce front, mohou být tyto znaky při odeslání informace jinému správci front nesprávně přeloženy.

**IPADDR ( řetězec )**

IP adresa modulu listener uvedená v tečkovém desítkovém zápisu IPv4 , hexadecimální notaci IPv6 nebo alfanumerickém tvaru názvu hostitele. Pokud nezadáte hodnotu pro tento parametr, bude modul listener přijímat požadavky na všech konfigurovaných sadách IPv4 a IPv6 .

**LIKE ( název\_modulu\_listener )**

Název modulu listener s parametry, které se používají k modelování této definice.

Tento parametr se vztahuje pouze na příkaz DEFINE LISTENER.

Pokud toto pole není vyplněno a nevyplňujete pole parametrů související s příkazem, hodnoty jsou převzaty z výchozí definice pro listenery v tomto správci front. To je rovnocenné s uvedením:

```
LIKE(SYSTEM.DEFAULT.LISTENER)
```

Výchozí modul listener je k dispozici, ale může být upraven instalací výchozích požadovaných hodnot. Viz [Pravidla pojmenování objektů IBM MQ](#).

**LOCLNAME ( řetězec )**

Lokální název systému NETBIOS, který používá modul listener. Tento parametr je platný pouze v systému Windows , je-li parametr TRPTYPE NETBIOS.

**NTBNAMES ( celé\_číslo )**

Počet názvů, které může modul listener použít. Tento parametr je platný pouze v systému Windows , je-li parametr TRPTYPE NETBIOS.

**PORT ( celé\_číslo )**

Číslo portu pro protokol TCP/IP. Tento parametr je platný pouze tehdy, je-li TRPTYPE TCP. Nesmí přesahovat 65535.

**SESSIONS ( celé\_číslo )**

Počet relací, které může modul listener používat. Tento parametr je platný pouze v systému Windows , je-li parametr TRPTYPE NETBIOS.

**SOCKET ( celé\_číslo )**

Soket SPX, jehož prostřednictvím mají být přijímány požadavky. Tento parametr je platný pouze tehdy, je-li TRPTYPE nastaven SPX

**TPNAME ( řetězec )**

Název transakčního programu LU 6.2 (maximální délka 64 znaků). Tento parametr je platný pouze v Windows , když TRPTYPE je LU62.

**TRPTYPE ( řetězec )**

Přenosový protokol, který má být použit:

**LU62**

SNA LU 6.2. Tento parametr je platný pouze pro Windows.

**NETBIOS**

NetBIOS. Tento parametr je platný pouze pro Windows.

**SPX**

Výměna paketů se sekvenčním zpracováním. Tento parametr je platný pouze pro Windows.

**TCP**

Protokol TCP/IP.

**ZMĚNIT SEZNAM NÁZVŮ**

Pomocí příkazu MQSC ALTER NAMELIST můžete změnit seznam názvů. Tento seznam je nejčastěji uveden v seznamu názvů klastrů nebo názvů front.

**Použití příkazů MQSC**

Informace o tom, jak používat příkazy MQSC, najdete v tématu [Provedení úloh lokální administrace pomocí příkazů MQSC](#).

IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
✓	✓	✓	2CR


Parametry, které nejsou uvedeny v příkazu ALTER NAMELIST, mají za následek ponechání hodnot těchto parametrů nezměněných.

Vysvětlení symbolů ve sloupci z/OS viz [Použití příkazů v systému z/OS](#).

- [Syntaktický diagram](#)
- [“Poznámky k použití” na stránce 719](#)
- [“Popisy parametrů pro ALTER NAMELIST” na stránce 719](#)

**Synonymum:** ALT NL

## ZMĚNIT SEZNAM NÁZVŮ



Poznámky:

<sup>1</sup> Platné pouze na z/OS, pokud je správce front členem skupiny sdílení front.

<sup>2</sup> Platné pouze na z/OS.

## Poznámky k použití

- V systému Systémy SYSTÉM UNIX je příkaz platný pouze v systémech AIX, HP-UX, Linux a Solaris.
- Úspěšné dokončení příkazu neznamená, že byla akce dokončena. Chcete-li zkontrolovat skutečné dokončení, prohlédněte si krok [ALTER NAMELIST](#) v části [Kontrola, zda byly dokončeny asynchronní příkazy pro distribuované sítě](#).

## Popisy parametrů pro ALTER NAMELIST

### (*název*)

Název seznamu.

Název nesmí být shodný s žádným jiným názvem seznamu názvů, který je aktuálně definován pro tohoto správce front (není-li zadána volba REPLACE nebo ALTER). Viz [Pravidla pojmenování objektů IBM MQ](#).

### z/OS

#### CMDSCOPE

Tento parametr se vztahuje pouze na z/OS a určuje, jak se příkaz provádí, když je správce front členem skupiny sdílení front.

CMDSCOPE musí být prázdný nebo lokální správce front, pokud je QSGDISP nastaveno na GROUP.

..

Příkaz bude proveden ve správci front, v němž byl zadán.

#### *název\_správce\_front*

Příkaz je proveden ve správci front, který jste zadali, pokud je správce front aktivní v rámci skupiny sdílení front.

Můžete zadat jiný název správce front než správce front, v němž byl zadán, pouze v případě, že používáte prostředí sdílené fronty a je-li povolen příkazový server.

\*

Příkaz se provádí na lokálním správci front a je také předán každému aktivnímu správci front ve skupině sdílení front. Efekt zadání znaku \* je stejný jako zadání příkazu pro všechny správce front ve skupině sdílení front.

### **DESCR ( řetězec )**

Komentář prostého textu. Poskytuje popisné informace o seznamu názvů, když operátor vydává příkaz DISPLAY NAMELIST (viz [“ZOBRAZIT SEZNAM NÁZVŮ”](#) na stránce 1105 ).

Musí obsahovat pouze zobrazitelné znaky. Maximální délka je 64 znaků. V instalaci se znakovou sadou DBCS může obsahovat znaky DBCS (maximální délka je omezena na 64 bajtů).

**Poznámka:** Jsou-li použity znaky, které nejsou obsaženy v identifikátoru CCSID (coded character set identifier) pro daného správce front, mohou být tyto znaky při odeslání informace jinému správci front nesprávně přeloženy.

### **NAMES ( název, ... )**

Seznam názvů.

Názvy mohou být libovolného typu, ale musí odpovídat pravidlům pro pojmenování objektů IBM MQ , jejichž maximální délka je 48 znaků.

Prázdný seznam je platný: uveďte NAMES (). Maximální počet názvů v seznamu je 256.

### **NLTYPE**

Označuje typ názvů v seznamu názvů.

Tento parametr je platný pouze pro z/OS.

### **ŽÁDNÉ**

Názvy nejsou konkrétním typem.

### **QUEUE nebo Q**

Seznam názvů, který obsahuje seznam názvů front.

### **CLUSTER**

Seznam názvů, který je přidružen ke klastrování, obsahující seznam názvů klastru.

### **AUTHINFO**

Tento seznam názvů je přidružen k zabezpečení SSL a obsahuje seznam názvů objektů ověřovacích informací.

Seznamy názvů použité pro klastrování musí mít typ NLTYPE (CLUSTER) nebo NLTYPE (NONE).

Seznamy názvů použité pro SSL musí mít NLTYPE (AUTHINFO).

**z/OS**

### **QSGDISP**

Tento parametr se vztahuje pouze k produktu z/OS .

Určuje dispozice objektu, na který příkaz aplikujete (to znamená, kde je definován a jak se chová).

<b>QSGDISP</b>	<b>ALTER</b>
<b>COPY</b>	Definice objektu je umístěna v sadě stránek správce front, který provádí daný příkaz. Objekt byl definován pomocí příkazu, který měl parametry QSGDISP (COPY). Tento příkaz nemá vliv na žádný objekt, který se nachází ve sdíleném úložišti nebo jakýkoli objekt definovaný pomocí příkazu, který měl parametry QSGDISP (QMGR).



QSGDISP	ALTER
<b>Skupina</b>	<p>Definice objektu je uložena ve sdíleném úložišti. Objekt byl definován pomocí příkazu, který měl parametry QSGDISP (GROUP). Jakýkoli objekt umístěný na sadě stránek správce front, který provádí příkaz (s výjimkou lokální kopie objektu), není tímto příkazem ovlivněn. Je-li příkaz úspěšný, vygeneruje se následující příkaz a odešle se všem aktivním správcům front ve skupině sdílení front za účelem pokusu o aktualizaci lokálních kopií na sadě stránek nula:</p> <pre>DEFINE NAMELIST (name) REPLACE QSGDISP (COPY)</pre> <p>Příkaz ALTER pro objekt skupiny se projeví bez ohledu na to, zda příkaz generovaný příkazem QSGDISP (COPY) selže.</p>
<b>PRIVATE</b>	Objekt je umístěn v sadě stránek správce front, který provádí příkaz, a byl definován s QSGDISP (QMGR) nebo QSGDISP (COPY). Jakýkoli objekt, který se nachází ve sdíleném úložišti, není ovlivněn.
<b>QMGR</b>	Definice objektu je umístěna v sadě stránek správce front, který provádí daný příkaz. Objekt byl definován pomocí příkazu, který měl parametry QSGDISP (QMGR). Jakýkoli objekt, který se nachází ve sdíleném úložišti, nebo jakákoli lokální kopie takového objektu, není tímto příkazem ovlivněn.

## ZMĚNIT PROCES

Pomocí příkazu MQSC ALTER PROCESS můžete změnit parametry existující definice procesu produktu IBM MQ .

### Použití příkazů MQSC

Informace o tom, jak používat příkazy MQSC, najdete v tématu [Provedení úloh lokální administrace pomocí příkazů MQSC](#).

IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
✓	✓	✓	2CR


Parametry, které nejsou uvedeny v příkazu ALTER PROCESS, mají za následek ponechání hodnot těchto parametrů nezměněných.

Vysvětlení symbolů ve sloupci z/OS viz [Použití příkazů v systému z/OS](#).

- [Syntaktický diagram](#)
- [“Popisy parametrů pro příkaz ALTER PROCESS” na stránce 722](#)

**Synonymum:** ALT PRO

## ZMĚNIT PROCES



Poznámky:

<sup>1</sup> Platné pouze na z/OS , pokud je správce front členem skupiny sdílení front.

<sup>2</sup> Platné pouze na z/OS.

## Popisy parametrů pro příkaz ALTER PROCESS

### (*název-procesu*)

Název definice procesu produktu IBM MQ (viz [Pravidla pojmenování objektů IBM MQ](#) ). Vyžaduje se hodnota *název-procesu* .

Název nesmí být shodný s žádnou jinou definicí procesu, která je aktuálně definována pro tohoto správce front (není-li zadána volba REPLACE).

### APPLICID ( *řetězec* )

Název aplikace, která má být spuštěna. Název může být obvykle úplný název spustitelného souboru spustitelného objektu. Způsobilost názvu souboru je zvláště důležitá v případě, že máte více instalací produktu IBM MQ , abyste zajistili spuštění správné verze aplikace. Maximální délka je 256 znaků.

Pro aplikaci CICS je název ID transakce CICS a pro aplikaci IMS se jedná o ID transakce IMS .

**z/OS** V systému z/OS musí být pro distribuované řazení do fronty hodnota "CSQX start".

### **APPLTYPE ( řetězec )**

Typ aplikace, která má být spuštěna. Platné typy aplikací jsou:

#### **Celé číslo**

Systémem definovaný typ aplikace v rozsahu nula až 65 535 nebo uživatelsky definovaný typ aplikace v rozsahu 65 536 až 999 999 999.

Pro určité hodnoty v rozsahu systému lze místo číselné hodnoty zadat parametr z následujícího seznamu:

#### **CICS**

Představuje transakci produktu CICS .

#### **z/OS IMS**

Představuje transakci IMS .

#### **z/OS MVS**

Reprezentuje aplikaci produktu z/OS (dávkový nebo TSO).

#### **NOTESAGENT**

Představuje agenta Lotus Notes .

#### **NSK**

Reprezentuje aplikaci produktu HP Integrity NonStop Server .

#### **OS400**

Reprezentuje aplikaci produktu IBM i .

#### **UNIX**

Reprezentuje aplikaci produktu UNIX .

#### **Windows**

Reprezentuje aplikaci produktu Windows .

#### **z/OS WLM**

Reprezentuje aplikaci správce pracovní zátěže produktu z/OS .

#### **DEF**

Zadání DEF způsobí, že se výchozí typ aplikace pro platformu, na které je příkaz interpretován, bude uložen v definici procesu. Tuto výchozí hodnotu nelze při instalaci změnit. Pokud platforma podporuje klienty, výchozí nastavení je interpretováno jako výchozí typ aplikace serveru.

Používejte pouze typy aplikací (jiné než uživatelem definované typy), které jsou podporovány na platformě, na které se příkaz provádí:

- **z/OS** V systémech z/OS, CICS, IMS, MVS, UNIX, WINDOWS, WLM, a DEF jsou podporovány
- V systému IBM jsou podporovány OS400, CICS a DEF.
- V systémech Systémy SYSTÉM UNIX, UNIX, WINDOWS, CICS a DEF jsou podporovány
- V systémech Windows, WINDOWS, UNIX, CICS a DEF jsou podporovány

#### **z/OS CMDSCOPE**

Tento parametr se vztahuje pouze na z/OS a určuje, jak se příkaz provádí, když je správce front členem skupiny sdílení front.

CMDSCOPE musí být prázdný nebo lokální správce front, pokud je QSGDISP nastaveno na GROUP.

• •

Příkaz bude proveden ve správci front, v němž byl zadán.

#### **název-správce-front**

Příkaz je proveden ve správci front, který jste zadali, pokud je správce front aktivní v rámci skupiny sdílení front.

V prostředí se sdílenou frontou můžete zadat jiný název správce front z jednoho, který používáte k zadání příkazu. Je třeba povolit příkazový server.

\*

Příkaz se provádí na lokálním správci front a je také předán každému aktivnímu správci front ve skupině sdílení front. Efekt je stejný jako zadání příkazu do všech správců front ve skupině sdílení front.

### **DESCR ( řetězec )**

Komentář prostého textu. Poskytuje popisné informace o objektu, když operátor vydá příkaz DISPLAY PROCESS.

Musí obsahovat pouze zobrazitelné znaky. Maximální délka je 64 znaků. V instalaci se znakovou sadou DBCS může obsahovat znaky DBCS (maximální délka je omezena na 64 bajtů).

**Poznámka:** Použit znaky z identifikátoru kódované znakové sady (CCSID) pro tohoto správce front. Ostatní znaky mohou být nesprávně přeloženy, pokud jsou informace odeslány jinému správci front.

### **ENVRDATA ( řetězec )**

Znakový řetězec, který obsahuje informace o prostředí vztahující se k aplikaci, která má být spuštěna. Maximální délka je 128 znaků.

Význam ENVRDATA je určen aplikací monitor spouštěčů. Monitor spouštěčů poskytnutý produktem IBM MQ připojí ENVRDATA do seznamu parametrů předávaných do spuštěné aplikace. Seznam parametrů se skládá ze struktury MQTMC2 následovaného mezerou, za kterou následuje ENVRDATA s odstraněnými koncovými mezerami.

#### **Poznámka:**

1. V systému z/OSnejsou ENVRDATA používány aplikacemi monitoru spouštěčů, které poskytuje IBM MQ.
2. Pokud je parametr APPLTYPE modulem WLM z/OS, lze v záhlaví ENVRDATA zadat výchozí hodnoty polí ServiceName a ServiceStep v záhlaví pracovních informací (MQWIH) v záhlaví WVIDEX. Formát musí být:

```
SERVICENAME=servname, SERVICESTEP=stepname
```

kde:

#### **SERVICENAME=**

je prvních 12 znaků ENVRDATA.

#### **servname**

je 32znakový název služby. Může obsahovat vložené mezery nebo jakákoli jiná data a mají koncové mezery. Je zkopírován do MQWIH jako je.

#### **SERVICESTEP=**

je dalších 13 znaků ENVRDATA.

#### **stepname**

je 1-8 znakový název kroku služby. Zkopíruje se tak, jak se má provést do struktury MQWIH, a doplní na osm znaků mezerami.

Je-li formát chybný, pole v MQWIH jsou nastavena na mezery.

3. V systémech Systémy SYSTÉM UNIXlze ENVRDATA nastavit na znak ampersand, aby se spustilo spouštění aplikace v pozadí.

### **z/OS QSGDISP**

Tento parametr se vztahuje pouze k produktu z/OS .

Určuje dispozice objektu, na který příkaz aplikujete (to znamená, kde je definován a jak se chová).

<b>QSGDISP</b>	<b>ALTER</b>
<b>COPY</b>	Definice objektu je umístěna v sadě stránek správce front, který provádí daný příkaz. Objekt byl definován pomocí příkazu, který měl parametry QSGDISP (COPY). Tento příkaz nemá vliv na žádný objekt, který se nachází ve sdíleném úložišti nebo jakýkoli objekt definovaný pomocí příkazu, který měl parametry QSGDISP (QMGR).
<b>Skupina</b>	Definice objektu je uložena ve sdíleném úložišti. Objekt byl definován pomocí příkazu, který měl parametry QSGDISP (GROUP). Na stránkové sadě správce front, který provádí příkaz, se tímto příkazem změní pouze lokální kopie objektu. Je-li příkaz úspěšný, vygeneruje se následující příkaz.  <pre>DEFINE PROCESS(process-name) REPLACE QSGDISP(COPY)</pre> Příkaz je odeslán všem aktivním správcům front ve skupině sdílení front za účelem pokusu o aktualizaci lokálních kopií na sadě stránek nula. Příkaz ALTER pro objekt skupiny se projeví bez ohledu na to, zda příkaz generovaný příkazem QSGDISP (COPY) selže.
<b>PRIVATE</b>	Objekt je umístěn v sadě stránek správce front, který provádí příkaz, a byl definován s QSGDISP (QMGR) nebo QSGDISP (COPY). Jakýkoli objekt, který se nachází ve sdíleném úložišti, není ovlivněn.
<b>QMGR</b>	Definice objektu je umístěna v sadě stránek správce front, který provádí daný příkaz. Objekt byl definován pomocí příkazu, který měl parametry QSGDISP (QMGR). Jakýkoli objekt, který se nachází ve sdíleném úložišti, nebo jakákoli lokální kopie takového objektu, není tímto příkazem ovlivněn.

### USERDATA (řetězec)

Znakový řetězec, který obsahuje informace o uživateli vztahující se k aplikaci definované v APPLICID, který má být spuštěn. Maximální délka je 128 znaků.

Význam USERDATA je určen aplikací pro monitor spouštěčů. Monitor spouštěčů poskytnutý produktem IBM MQ jednoduše předává USERDATA do spuštěné aplikace jako součást seznamu parametrů. Seznam parametrů se skládá ze struktury MQTMC2 (obsahuje USERDATA) následovaná jednou mezerou, po níž následuje ENVRDATA s odstraněnými koncovými mezerami.

Pro agenty kanálu zpráv produktu IBM MQ je formát tohoto pole název kanálu o délce až 20 znaků. Informace o agentech kanálů zpráv najdete v tématu [Správa objektů pro spouštění](#).

Pro produkt Microsoft Windowsnesmí znakový řetězec obsahovat uvozovky, pokud má být definice procesu předána produktu `runmqtm`.

## POZMĚNIT PSID

Příkaz MQSC ALTER PSID slouží ke změně rozšiřující metody pro sadu stránek.

### Použití příkazů MQSC

Informace o tom, jak používat příkazy MQSC, najdete v tématu [Provedení úloh lokální administrace pomocí příkazů MQSC](#).


IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
			CR

Parametry, které nejsou uvedeny v příkazu ALTER PSID, vedou ke stávajícím hodnotám pro parametry, které zůstávají nezměněny.

Vysvětlení symbolů ve sloupci z/OS viz [Použití příkazů v systému z/OS](#).

- [Syntaktický diagram](#)
- [“Popisy parametrů pro ALTER PSID” na stránce 726](#)

**Synonymum:** ALT PSID



## Popisy parametrů pro ALTER PSID

### (psi-číslo)

Identifikátor sady stránek. To je povinné.

### EXPAND

Řídí, jak by měl správce front rozšířit sadu stránek, jakmile se zaplní, a další stránky jsou v něm vyžadovány.

### Uživatel

Použije se velikost sekundární oblasti, která byla zadána při definování sady stránek. Pokud nebyla zadána žádná velikost sekundární oblasti, nebo pokud byla zadána jako nula, nelze provádět žádné dynamické rozšíření sady stránek.

Pokud bude v okamžiku opětného spuštění dříve používaná sada stránek nahrazena menší datovou sadou, bude rozšiřována, dokud nedosáhne velikosti sady dat používané dříve. K dosažení této velikosti je potřebná pouze jedna oblast.

### SYSTEM

Je použita velikost sekundární oblasti, která je přibližně 10% aktuální velikosti sady stránek. Může být zaokrouhlena nahoru v závislosti na charakteristice DASD.

Velikost sekundární oblasti, která byla zadána při definování sady stránek, je ignorována; může se vyskytnout i dynamická expanze, pokud byla zadána nula nebo není zadána.

### Není

K provedení další expanze sady stránek již není zapotřebí žádné další rozšíření.

## Poznámka k použití

Pomocí příkazu ALTER PSID můžete resetovat interní indikátor IBM MQ , který zabrání rozbalení sady stránek, například když byla datová sada (ALTERed) k ADDVOLUMES (ALTERed).

V této instanci, ačkoli klíčové slovo EXPAND musí být uvedeno s hodnotou, nemusíte měnit hodnotu z této již nakonfigurované. Pokud například příkaz DISPLAY USAGE zobrazí sadu stránek 3 nakonfigurovanou s parametrem EXPAND (SYSTEM), zadáte příkaz ALTER PSID (3) EXPAND (SYSTEM) tak, aby produkt IBM MQ mohl zopakovat pokus o rozšíření sady stránek.

## ZMĚNIT QMGR

Pomocí příkazu MQSC ALTER QMGR změňte parametry správce front pro lokálního správce front.

## Použití příkazů MQSC

Informace o tom, jak používat příkazy MQSC, najdete v tématu [Provedení úloh lokální administrace pomocí příkazů MQSC](#).

IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
✓	✓	✓	2CR

Parametry, které nejsou zadány v příkazu **ALTER QMGR**, způsobí, že existující hodnoty těchto parametrů zůstanou nezměněny.


Vysvětlení symbolů ve sloupci z/OS viz [Použití příkazů v systému z/OS](#).

Tyto informace jsou rozděleny do tří částí:

- [“ZMĚNIT QMGR” na stránce 727](#)
- [“Popisy parametrů pro příkaz ALTER QMGR” na stránce 729](#)
- [“Parametry správce front” na stránce 729](#)

## ZMĚNIT QMGR

**Synonymum:** ALT QMGR





**Poznámky:**

- 1 Platné pouze na z/OS , pokud je správce front členem skupiny sdílení front.
- 2 Platné pouze na z/OS.



<sup>3</sup> Neplatné na z/OS.

<sup>4</sup> Platné pouze na SYSTÉM UNIX, Linuxa Okna.

<sup>5</sup> Neplatné na IBM i

## Popisy parametrů pro příkaz ALTER QMGR

Parametry, které uvedete, přepíše aktuální hodnoty. Atributy, které neurčujete, jsou nezměněny.

### Poznámka:

1. Pokud nezadáte žádné parametry, příkaz bude úspěšně dokončen, ale žádné volby správce front se nezmění.
2. Změny provedené pomocí tohoto příkazu přetrvávají, když je správce front zastaven a restartován.

### Vynutit

Uveďte tento parametr, chcete-li vynutit dokončení příkazu, pokud jsou obě z následujících podmínek pravdivé:

- Je zadán parametr DEFXMLTQ .
- Aplikace má otevřenou vzdálenou frontu, jejíž rozlišení by bylo touto změnou ovlivněno.

Není-li parametr FORCE zadán za těchto okolností, nebude příkaz úspěšný.

## Parametry správce front

Tyto parametry jsou parametry správce front pro příkaz **ALTER QMGR** :

### ACCTCONO

Určuje, zda aplikace mohou potlačit nastavení parametrů správce front ACCTQ a ACCTMQI :

#### DISABLED

Aplikace nemohou přepsat nastavení parametrů ACCTQ a ACCTMQI .

Jedná se o počáteční výchozí hodnotu správce front.

#### ENABLED

Aplikace mohou potlačit nastavení parametrů ACCTQ a ACCTMQI s použitím pole voleb struktury MQCNO volání rozhraní API produktu MQCONN .

Změny tohoto parametru se uplatní u dalších, následných připojení ke správci front.

Tento parametr je platný pouze v systémech IBM i, SYSTÉM UNIX, Linuxa Okna .

### ACCTINT ( *celé\_číslo* )

Časový interval, v sekundách, kdy jsou zapisovány intermediační účtovací záznamy.

Uveďte hodnotu v rozsahu od 1 do 604800.

Změny tohoto parametru se uplatní u dalších, následných připojení ke správci front.

Tento parametr je platný pouze v systémech IBM i, SYSTÉM UNIX, Linuxa Okna .

### ACCTMQI

Určuje, zda mají být shromažďovány informace o účtování pro data MQI:

#### OFF

Shromažďování dat evidence MQI je zakázáno.

Jedná se o počáteční výchozí hodnotu správce front.

#### ON

Shromažďování dat evidence MQI je povoleno.

Je-li atribut správce front ACCTCONO nastaven na hodnotu ENABLED, lze hodnotu tohoto parametru přepsat pomocí pole voleb ve struktuře MQCNO .

Změny tohoto parametru se uplatní u dalších, následných připojení ke správci front.

Tento parametr je platný pouze v systémech IBM i, SYSTÉM UNIX, Linuxu a Okna .

#### **ACCTQ**

Uvádí, zda se mají data evidence shromažďovat pro všechny fronty.

**z/OS** V systému z/OS shromážděná data jsou účetní data třídy 3 (evidence na úrovni podprocesů a na úrovni fronty).

#### **OFF**

Shromažďování účetních dat je zakázáno pro všechny fronty, které uvádějí QMGR jako hodnotu pro jejich parametr ACCTQ .

#### **ON**

Shromažďování účetních dat je povoleno pro všechny fronty, které uvádějí QMGR jako hodnotu jejich parametru ACCTQ .

**z/OS** V systémech z/OS je třeba přepnout třídu 3 podle příkazu `START TRACE` .

#### **NONE**

Shromažďování účetních dat pro všechny fronty je vypnuto bez ohledu na hodnotu parametru ACCTQ fronty.

Změny tohoto parametru jsou platné pouze pro připojení ke správci front, k němuž došlo po změně parametru.

#### **z/OS ACTCHL ( celé číslo )**

Maximální počet kanálů, které mohou být *aktivní* kdykoli, pokud se hodnota nesníží pod počet aktuálně aktivních kanálů.

Uveďte hodnotu od 1 do 9999, která není větší než hodnota MAXCHL. MAXCHL definuje maximální počet dostupných kanálů.

Změníte-li tuto hodnotu, musíte také zkontrolovat hodnoty MAXCHL, LU62CHL a TCPCHL , abyste se ujistili, že nedochází ke konfliktu hodnot.

Vysvětlení, které stavy kanálů jsou považovány za aktivní; viz téma [Stavy kanálů](#).

Je-li hodnota parametru ACTCHL při inicializaci inicializátoru kanálu snížena na hodnotu menší než, budou kanály pokračovat v běhu, dokud nebudou zastaveny. Pokud počet spuštěných kanálů klesne pod hodnotu parametru ACTCHL, je možné spustit více kanálů. Zvýšení hodnoty parametru ACTCHL na více než jeho hodnotu při inicializaci inicializátoru kanálu nemá okamžitý účinek. Vyšší hodnota parametru ACTCHL se projeví při příštím restartování inicializátoru kanálu.

Sdílení konverzací nepřispívá k celkovému počtu pro tento parametr.

Tento parametr je platný pouze pro z/OS .

#### **ACTIVREC**

Určuje, zda jsou generovány zprávy o aktivitě, pokud jsou požadovány ve zprávě:

#### **DISABLED**

Sestavy aktivit se negenerují.

#### **MSG**

Zprávy o aktivitě jsou generovány a odeslány do fronty odpovědí zadané původcem ve zprávě, která je příčinou sestavy.

Jedná se o počáteční výchozí hodnotu správce front.

#### **QUEUE**

Sestavy aktivit se generují a odesílají do `SYSTEM.ADMIN.ACTIVITY.QUEUE`

Viz [Záznam aktivit](#).

#### **ACTVCONO**

Určuje, zda aplikace mohou potlačit nastavení parametru správce front `ACTVTRC` :

**DISABLED**

Aplikace nemohou přepsat nastavení parametru správce front ACTVTRC .

Jedná se o počáteční výchozí hodnotu správce front.

**ENABLED**

Aplikace mohou přepsat nastavení parametru správce front ACTVTRC pomocí pole voleb ve struktuře MQCNO volání rozhraní API produktu MQCONN .

Změny tohoto parametru se uplatní u dalších, následných připojení ke správci front.

Tento parametr je platný pouze v systémech IBM i, SYSTÉM UNIX, Linuxa Okna .

**ACTVTRC**

Uvádí, zda mají být shromažďovány informace o trasování aktivity aplikace MQI. Viz Nastavení ACTVTRC pro řízení shromažďování informací o trasování aktivity.

**OFF**

IBM MQ Shromažďování informací o trasování aktivity aplikace MQI není povoleno.

Jedná se o počáteční výchozí hodnotu správce front.

**ON**

Shromažďování informací o trasování aktivit aplikace MQI IBM MQ je povoleno.

Je-li atribut správce front ACTVCONO nastaven na hodnotu ENABLED, hodnota tohoto parametru může být přepsána pomocí pole voleb struktury MQCNO.

Změny tohoto parametru se uplatní u dalších, následných připojení ke správci front.

Tento parametr je platný pouze v systémech IBM i, SYSTÉM UNIX, Linuxa Okna .

**z/OS ADOPTCHK**

Uvádí, které prvky se kontrolují při určení, zda je agent MCA adoptovaný. Kontrola se provede, když je zjištěn nový příchozí kanál se stejným názvem jako již má aktivní agent MCA.

**ALL**

Zkontrolujte název správce front a síťovou adresu. Provedte tuto kontrolu, abyste zabránili nechtěnému nebo neúmyslnému ukončení vašich kanálů.

Jedná se o počáteční výchozí hodnotu správce front.

**NETADDR**

Zkontrolujte síťovou adresu.

**NONE**

Nekontrolovat.

**QMNAME**

Zkontrolujte název správce front.

Tento parametr je platný pouze pro z/OS .

Změny tohoto parametru nabudou platnosti při příštím pokusu kanálu o převzetí agenta MCA.

**z/OS ADOPTMCA**

Uvádí, zda se osiřelá instance MCA restartuje okamžitě, když je zjištěn nový požadavek příchozího kanálu odpovídající parametru ADOPTCHK:

**ALL**

Převzetí všech typů kanálů.

Jedná se o počáteční výchozí hodnotu správce front.

**NO**

Adoptování osiřelých kanálů není požadováno.

Tento parametr je platný pouze pro z/OS

Změny tohoto parametru nabudou platnosti při příštím pokusu kanálu o převzetí agenta MCA.

## **AUTHOREV**

Uvádí, zda jsou generovány události autorizace (neautorizované):


### **DISABLED**

Události autorizace nejsou generovány.

Jedná se o počáteční výchozí hodnotu správce front.

### **ENABLED**

Události autorizace jsou generovány.

 Tato hodnota není v produktu z/OS podporována.

## **BRIDGEEV**

Určuje, zda jsou generovány události mostu IMS .

### **DISABLED**

Události mostu IMS se negenerují.

Jedná se o počáteční výchozí hodnotu správce front.

### **ENABLED**

Vygenerují se všechny události mostu IMS .


Tento parametr je platný pouze pro z/OS .

## **CCSID ( celé číslo )**

Identifikátor kódované znakové sady pro správce front. CCSID je identifikátor použitý se všemi poli řetězce znaků použitými rozhraním API. Je-li CCSID v deskriptoru zpráv nastaven na hodnotu MQCCSI\_Q\_MGR, použije se hodnota pro data aplikace v těle zprávy. Hodnota je nastavena, když je zpráva vložena do fronty.

Uveďte hodnotu v rozsahu od 1 do 65535. CCSID uvádí hodnotu, která je definovaná pro použití na vaší platformě, a používá znakovou sadu, která je vhodná pro platformu.

Změníte-li hodnotu CCSID pomocí tohoto parametru, aplikace spuštěné v okamžiku změny budou i nadále používat původní hodnotu CCSID. Proto zastavte a znovu spusťte všechny spuštěné aplikace, než budete pokračovat včetně příkazového serveru a programů kanálu. Chcete-li zastavit a restartovat všechny spuštěné aplikace, zastavte a znovu spusťte správce front po změně hodnoty parametru.

 Tento parametr není platný v systému z/OS. Chcete-li provést ekvivalentní úlohy na z/OS, použijte [CSQ6SYSP](#) k nastavení vašich systémových parametrů.

Podrobnosti o podporovaných CCSID pro každou platformu viz [Převod kódových stránek](#) .

## **CERTLABL**

Jmenovka certifikátu pro tohoto správce front, který má být použit. Popisek identifikuje, který osobní certifikát v úložišti klíčů byl vybrán.

Výchozí a migrované hodnoty správce front jsou:

-  V systému z/OS: *ibmWebSphereMQXXXX* , kde XXXX je název správce front.

Další informace naleznete v tématu [Systémy z/OS](#) .

- ZapnutoIBM i:

– Pokud jste uvedli SSLKEYR (\*SYSTEM), hodnota je prázdná.

Všimněte si, že je zakázáno používat neprázdný CERTLABL správce front s SSLKEYR (\*SYSTEM). Pokus o provedení této operace vede k chybě MQRCCF\_Q\_MGR\_ATTR\_CONFLICT.

– Jinak řečeno, *ibmwebspheremqxxxx* , kde xxxx je název správce front složený z malých písmen.

- V systémech SYSTÉM UNIX a Linux a Windows je *ibmwebspheremqxxxx* , kde xxxx je název správce front složený z malých písmen.

Měli byste uvést předchozí hodnoty. Avšak zanechání CERTLABL jako prázdné hodnoty ve správci front je systémem interpretováno tak, aby určoval výchozí zadané hodnoty.

**Důležité:** Příkaz REFRESH SECURITY TYPE (SSL) musíte spustit, pokud provedete změny na CERTLABL na správci front. Nicméně není třeba spouštět příkaz REFRESH SECURITY TYPE (SSL), pokud jste provedli nějaké změny v souboru CERTLABL na kanálu.

**z/OS**

### **CERTQSG**

Popisek certifikátu skupiny sdílení front (QSG).

Tento parametr má přednost před CERTLABL v případě, že je správce front členem skupiny sdílení front.

Výchozí hodnota pro tento parametr je *ibmWebSphereMQXXXX*, kde *XXXX* je název QSG.

Tento parametr je platný pouze pro z/OS.

Další informace naleznete v tématu [Systémy z/OS](#).

### **CERTVPOL**

Určuje, která zásada ověření certifikátu SSL/TLS se používá k ověření platnosti digitálních certifikátů přijatých ze vzdálených partnerských systémů. Tento atribut lze použít k řízení toho, jak striktně se platnost řetězu certifikátů shoduje s oborovými standardy zabezpečení.

#### **ANY**

Použít všechny zásady ověření platnosti certifikátů podporované knihovnou zabezpečených soketů a přijmout řetěz certifikátů, pokud některý ze zásad považuje řetěz certifikátů za platný. Toto nastavení lze použít pro maximální zpětnou kompatibilitu se staršími digitálními certifikáty, které nesplňují moderní certifikační standardy.

#### **RFC5280**

Použít pouze zásadu ověření platnosti certifikátu vyhovujícího RFC 5280. Toto nastavení poskytuje přísnější validaci než nastavení ANY, ale odmítá některé starší digitální certifikáty.

Další informace o zásadách ověření platnosti certifikátu naleznete v tématu [Zásady ověření certifikátu v produktu IBM MQ](#).

Tento parametr je platný pouze pro SYSTÉM UNIX, Linuxu a Okna. Změny tohoto parametru se projeví až po zadání příkazu **REFRESH SECURITY TYPE (SSL)**.

**z/OS**

### **CFCONLOS**

Určuje akci, která má být provedena v případě, že správce front ztratí připojení ke struktuře administrace, nebo strukturu prostředku CF s parametrem CFCONLOS nastaveným na hodnotu ASQMGR.

#### **TERMINATE**

Správce front je při ztrátě připojení ke strukturám prostředku CF ukončen.

#### **TOLERATE**

Správce front toleruje ztrátu konektivity ke strukturám prostředku CF bez ukončení.

Tento parametr je platný pouze pro z/OS.

Všichni správci front ve skupině sdílení front musí být na úrovni příkazů 710 nebo vyšší a OPMODE nastaven na hodnotu NEWFUNC, aby byl vybrán **TOLERATE**.

### **CHAD**

Určuje, zda lze kanály příjemce a serveru připojení definovat automaticky:

#### **DISABLED**

Automatická definice není použita.

Jedná se o počáteční výchozí hodnotu správce front.

#### **ENABLED**

Používá se automatická definice.

Kanály odesílatele klastru lze vždy definovat automaticky, bez ohledu na nastavení tohoto parametru.

**z/OS** Tento parametr není platný v systému z/OS.

#### CHADEV

Určuje, zda jsou generovány události automatické definice kanálu.

#### DISABLED

Události automatické definice nejsou generovány.

Jedná se o počáteční výchozí hodnotu správce front.

#### ENABLED

Události automatické definice jsou generovány.

**z/OS** Tento parametr není platný v systému z/OS.

#### CHADEXIT (řetězec)

Název uživatelské procedury automatické definice.

Je-li tento název neprázdný, je uživatelská procedura volána při přijetí příchozího požadavku pro nedefinované příjemce, připojení k serveru nebo odesílací kanál klastru. Je také volán při spuštění přijímacího kanálu klastru.

Formát a maximální délka názvu závisí na prostředí:

- V systému Windows je to ve tvaru *dllname(functionname)*, kde *dllname* je zadán bez přípony *.DLL*. Maximální délka je 128 znaků.
- V systému IBM i je to ve formě:

```
progname libname
```

kde *název programu* zabírá prvních 10 znaků a *název knihovny* druhých 10 znaků (vyplněných zprava doprava, je-li to nutné). Maximální délka řetězce je 20 znaků.

- V systémech UNIX a Linux je to ve tvaru *libraryname(functionname)*. Maximální délka je 128 znaků.
- **z/OS** V systému z/OS se jedná o název zaváděcího modulu, maximální délka je osm znaků.

**z/OS** V systému z/OS se tento parametr používá pouze pro kanály odesílatele klastru a příjemce klastru.

#### **z/OS** CHIADAPS (celé číslo)

Počet podúloh adaptéru inicializátoru kanálu, které se mají použít pro zpracování volání IBM MQ.

Uveďte hodnotu v rozsahu 0-9999.

Doporučené nastavení:

- Zkušební systém: 8
- Produkční systém: 30

Tento parametr je platný pouze pro z/OS.

Změny tohoto parametru se projeví při restartování inicializátoru kanálu.

Další informace o vztahu mezi CHIADAPS, CHIDISPS a MAXCHL viz [Úloha 18: Tailor parametry inicializátoru kanálu](#).

#### **z/OS** CHIDISPS (celé číslo)

Počet dispečerů, který má být použit v inicializátoru kanálu.

Uveďte hodnotu v rozsahu od 1 do 9999.


Doporučené nastavení:

- Zkušební systém: 5

- Produkční systém: 20

Tento parametr je platný pouze pro z/OS .

Změny tohoto parametru se projeví při restartování inicializátoru kanálu.

 Další informace o vztahu mezi CHIADAPS, CHIDISPS a MAXCHLviz [Úloha 18: Tailor parametry inicializátoru kanálu.](#)

### **CHISERV**

Tento parametr je vyhrazen pouze pro použití IBM ; není určen pro obecné použití.

Tento parametr je platný pouze pro z/OS .

### **CHLAUTH**

Uvádí, zda jsou použita pravidla definovaná záznamy ověření kanálu. Pravidla CHLAUTH mohou být stále nastavena a zobrazena bez ohledu na hodnotu tohoto atributu.

Změny tohoto parametru nabudou platnosti při příštím pokusu o spuštění příchozího kanálu.

Na kanály, které jsou momentálně spuštěny, nejsou změny tohoto parametru ovlivněny.

#### **DISABLED**

Záznamy ověření kanálu se nekontrolují.

#### **ENABLED**

Jsou zkontrolovány záznamy ověření kanálu.

### **CHLEV**

Uvádí, zda jsou generovány události kanálu.

#### **DISABLED**

Události kanálu nejsou generovány.

Jedná se o počáteční výchozí hodnotu správce front.

#### **ENABLED**

Jsou generovány všechny události kanálu.

#### **EXCEPTION**

Vygenerují se všechny události kanálu výjimek.

### **CLWLDATA ( řetězec )**


Data uživatelské procedury pracovní zátěže klastru. Maximální délka řetězce je 32 znaků.

Tento řetězec je předán uživatelské proceduře pracovní zátěže klastru, když je volána.

### **CLWLEXIT ( řetězec )**

Název uživatelské procedury pracovní zátěže klastru.

Je-li tento název neprázdný, zavolá se uživatelská procedura, když je zpráva vložena do fronty klastru. Formát a maximální délka názvu závisí na prostředí:

- V systému SYSTÉM UNIX a Linux je to ve tvaru *libraryname(functionname)*. Maximální délka je 128 znaků.
- V systému Windows je to ve tvaru *dllname(functionname)*, kde *dllname* je zadán bez přípony `.DLL`. Maximální délka je 128 znaků.
-  V systému z/OS se jedná o název zaváděcího modulu. Maximální délka je osm znaků.
- V systému IBM je to ve formě:

```
progname libname
```


kde *název programu* zaujímá prvních 10 znaků a *název knihovny* druhých 10 znaků (v případě potřeby je zprava vyplněno mezerami). Maximální délka je 20 znaků.

Tento parametr je platný pouze v systémech IBM i, z/OS, SYSTÉM UNIX, Linux a Okna.

### **CLWLLEN ( celé\_číslo )**

Maximální počet bajtů dat zprávy, odeslaných ukončení vytižení klastru.

Zadejte hodnotu v rozsahu:

-  0-100 MB na systémech IBM MQ for z/OS
- 0-999 999 999 na distribuovaných platformách

Tento parametr je platný pouze v systémech IBM i, z/OS, SYSTÉM UNIX, Linux a Okna.

### **CLWLMRUC ( celé\_číslo )**

Maximální počet naposledy použitých odchozích kanálů klastru.

Zadejte hodnotu v rozsahu od 1 do 999 999 999.

Viz [CLWLMRUC atribut správce front](#).

### **CLWLUSEQ**

Atribut lze použít pro fronty s atributem fronty CLWLUSEQ nastaveným na hodnotu QMGR. Určuje chování operace MQPUT, má-li cílová fronta lokální instanci a alespoň jednu vzdálenou instanci klastru. Nepoužije se, pokud MQPUT pochází z kanálu klastru.

Uveďte buď:

#### **LOCAL**

Lokální fronta je jediným cílem pro operace MQPUT.

Jedná se o počáteční výchozí hodnotu správce front.

#### **ANY**

Správce front zpracovává lokální frontu jako jinou instanci fronty klastru pro účely rozdělení pracovní zátěže.

Viz [CLWLUSEQ Atribut správce front](#).

### **CMDEV**

Uvádí, zda jsou generovány události příkazu:

#### **DISABLED**

Události příkazu se negenerují.

Jedná se o počáteční výchozí hodnotu správce front.

#### **ENABLED**

Události příkazu se generují všem úspěšným příkazům.

#### **NODISPLAY**

Události příkazu se generují všem úspěšným příkazům, kromě příkazů DISPLAY.

### **CMDSCOPE**

Tento parametr se vztahuje pouze na z/OS a určuje, jak se příkaz spustí, když je správce front členem skupiny sdílení front.

'

Příkaz bude spuštěn ve správci front, v němž byl zadán.

#### ***název\_správce\_front***

Příkaz je spuštěn ve správci front, který jste zadali, pokud je správce front aktivní v rámci skupiny sdílení front.

Můžete určit jiného správce front. Tuto akci můžete provést, pokud používáte prostředí skupiny sdílení front a je-li povolen příkazový server. Pak můžete uvést jiného správce front, na kterého je příkaz zadán.



\*

Příkaz je spuštěn na lokálním správci front a je také předáván každému aktivnímu správci front ve skupině sdílení front. Efekt zadání této hodnoty je stejný, jako zadání příkazu pro každého správce front ve skupině sdílení front.

### **CONFIGEV**

Uvádí, zda jsou generovány události konfigurace:

#### **ENABLED**

Události konfigurace jsou generovány. Po nastavení této hodnoty zadejte příkaz `REFRESH QMGR TYPE (CONFIGEV)` pro všechny objekty tak, aby byla konfigurace správce front nastavena na aktuální datum.

#### **DISABLED**


Události konfigurace nejsou generovány.

Jedná se o počáteční výchozí hodnotu správce front.


### **CONNAUTH**

Název objektu ověřovacích informací, který se používá k poskytnutí umístění ověření ID uživatele a hesla. Pokud je parametr **CONNAUTH** prázdný, správce front neprovedl kontrolu ID uživatele a hesla. Maximální délka řetězce je `MQ_AUTH_INFO_NAME_LENGTH`.

Lze zadat pouze objekty ověřovacích informací s typem `IDPWOS` nebo `IDPWLDAP`; ostatní typy mají za následek chybovou zprávu, když produkt `OAM` (na platformách `SYSTEM UNIX`,

Linuxa Okna)  nebo komponenta zabezpečení (na platformách `z/OS`) přečte konfiguraci. Změny v této konfiguraci nebo objekt, na který se odkazuje, se projeví při vydání příkazu **REFRESH SECURITY TYPE (CONNAUTH)**.

Pokud ponecháte **CONNAUTH** prázdné a pokusíte se připojit ke kanálu, který má buď

`REQDADM`  (na jiných platformách než `z/OS`) nebo `POŽADOVÁNO` nastavené v poli `CHCKCLNT`, připojení selže.

### **CUSTOM ( řetězec )**

Vlastní atribut pro nové funkce.

Tento atribut je rezervován pro konfiguraci nových funkcí před zavedením pojmenovaných atributů. Může obsahovat hodnoty nula nebo více atributů jako dvojice názvu atributu a hodnoty, oddělených alespoň jedním mezerou. Dvojice názvu atributu a hodnoty mají tvar `NAME (VALUE)`. Utéct jednoduché uvozovky s jiným jednoduchou uvozovkou.

Nejsou definovány žádné hodnoty pro *Custom*.

### **DEADQ ( řetězec )**

Lokální název fronty nedoručených zpráv (nebo fronty nedoručených zpráv), na které jsou vloženy zprávy, které nelze směřovat na jejich správné místo určení.

Pojmenovaná fronta musí být lokální fronta; viz [Pravidla pojmenování objektů IBM MQ](#).

### **DEFCLXQ**

Atribut `DEFCLXQ` řídí, která přenosová fronta je standardně vybrána kanály odesílatele klastru k získání zpráv z kanálů příjemce klastru k odeslání zpráv do kanálů příjemce klastru.

### **SCTQ**

Všechny odesílací kanály klastru posílají zprávy z `SYSTEM.CLUSTER.TRANSMIT.QUEUE`. `correlID` zpráv uvedený v přenosové frontě identifikuje, pro který odesílací kanál klastru je zpráva určena.

`SCTQ` se nastaví při definici správce front. Toto chování je implicitní ve verzích produktu IBM WebSphere MQ před verzí Verze 7.5. Ve starších verzích nebyl parametr správce front `DEFCLXQ` nebyl přítomen.

## CHANNEL

Každý odesílací kanál klastru posílá zprávy z různých přenosových front. Každá přenosová fronta je vytvořena jako trvalá dynamická fronta z modelové fronty SYSTEM . CLUSTER . TRANSMIT . MODEL . QUEUE.

Je-li atribut správce front DEFCLXQ nastaven na hodnotu CHANNEL, Výchozí konfigurace se změnila na odesílací kanály klastru přidružené k jednotlivým přenosovým frontám klastru. Přenosové fronty jsou trvalé dynamické fronty vytvořené z modelové fronty SYSTEM . CLUSTER . TRANSMIT . MODEL . QUEUE. Každá přenosová fronta je přidružená k jednomu odesílacímu kanálu klastru. Protože přenosovou frontu klastru obsluhuje jeden odesílací kanál klastru, obsahuje přenosová fronta zprávy pouze pro jednoho správce front v jednom klastru. Klastry můžete nakonfigurovat tak, aby každý správce front z klastru obsahoval pouze jednu frontu klastru. V takovém případě se zprávy ze správce front budou do každé fronty klastru přenášet odděleně od zpráv do jiných front.

## DEFXMITQ ( řetězec )

Lokální název výchozí přenosové fronty, na které jsou vloženy zprávy určené pro vzdáleného správce front. Předvolená přenosová fronta se použije, pokud není definována žádná jiná vhodná přenosová fronta.

Přenosová fronta klastru nesmí být použita jako výchozí přenosová fronta správce front.

Pojmenovaná fronta musí být lokální přenosová fronta; viz [Pravidla pro pojmenování objektů IBM MQ](#).

## DESCR ( řetězec )

Komentář prostého textu. Poskytuje popisné informace o správci front.

Obsahuje pouze zobrazitelné znaky. Maximální délka řetězce je 64 znaků. V instalaci se znakovou sadou DBCS může obsahovat znaky DBCS (maximální délka je omezena na 64 bajtů).

Jsou-li znaky v popisných informacích v identifikátoru kódované znakové sady (CCSID) pro tohoto správce front, jsou správně přeloženy. Jsou přeloženy, když jsou popisné informace odeslány do jiného správce front. Pokud se nenachází v CCSID pro tohoto správce front, mohou být nesprávně přeloženy.

## DNSGROUP ( řetězec )

Tento parametr není již používán. Informace naleznete v dokumentu [WLM/DNS již není podporován](#). Tento parametr je platný pouze pro z/OS .

## DNSWLM

Tento parametr není již používán. Informace naleznete v dokumentu [WLM/DNS již není podporován](#).

## NO

Tato hodnota je jediná přijatelná hodnota.

Tento parametr je platný pouze pro z/OS .

## EXPRYINT

Určuje, jak často se mají ve frontách procházet zprávy se skončenou platností:

## OFF

Fronty nejsou skenovány. Neprovede se žádné vnitřní zpracování ukončení platnosti.

## celé\_číslo

Přibližný interval v sekundách, ve kterém jsou fronty skenovány. Při každém dosažení intervalu vypršení platnosti správce front hledá kandidátské fronty, které stojí za to, aby zařadily vypršenou zprávu.

Správce front udržuje informace o zprávách s vypršenou platností na každé frontě, a proto, zda má skenování vypršených zpráv za to, že se vyplatí. Takže v každém okamžiku je skenován pouze výběr front.

Hodnota musí být v rozsahu od 1 do 99999999. Minimální použitý interval skenování je 5 sekund, i když uvedete nižší hodnotu.

Pro všechny správce front v rámci skupiny sdílení front, která podporuje tento atribut, musíte nastavit stejnou hodnotu EXPRYINT . Sdílené fronty jsou skenovány pouze jedním správcem front ve skupině

sdílení front. Tento správce front je buď prvním správcem front, který má být restartován, nebo prvním správcem front, pro který je nastavena hodnota EXPRYINT .

Změny na EXPRYINT se projeví po vypršení aktuálního intervalu. Změny se projeví také v případě, že nový interval je menší než hodnota neexpirované části aktuálního intervalu. V tomto případě je skenování naplánováno a nová hodnota intervalu se projeví okamžitě.

Tento parametr je platný pouze pro z/OS.

### **z/OS** **GROUPUR**

Tento parametr řídí, zda klientské aplikace CICS a XA mohou zřizovat transakce s dispozicí SKUPINY zotavení.

Tento parametr je platný pouze pro z/OS. Tuto vlastnost lze povolit pouze v případě, že je správce front členem skupiny sdílení front.

#### **ENABLED**

Klientské aplikace CICS a XA mohou zřizovat transakce se skupinovou jednotkou zotavení zadáním názvu skupiny sdílení front, jakmile se připojí.

#### **DISABLED**

Klientské aplikace CICS a XA se musí připojovat s použitím názvu správce front.

### **z/OS** **IGQ**

Určuje, zda bude použito řazení do fronty v rámci skupiny.

Tento parametr je platný pouze v systému z/OS , je-li správce front členem skupiny sdílení front.

#### **ENABLED**

Přenos zpráv mezi správci front v rámci skupiny sdílení front používá sdílenou přenosovou frontu, SYSTEM.QSG.TRANSMIT.QUEUE.

#### **DISABLED**

Přenos zpráv mezi správci front v rámci skupiny sdílení front používá nesdílené přenosové fronty a kanály. Tento mechanismus používají také správci front, kteří nejsou součástí skupiny sdílení front.

Je-li povoleno ukládání do fronty v rámci skupiny, ale agent fronty v rámci skupiny je zastaven, je třeba jej restartovat příkazem ALTER QMGR IGQ (ENABLED) .

### **z/OS** **IGQAUT**

Uvádí typ kontroly oprávnění, a tedy ID uživatele, které má použít agent IGQ (IGQA). Tento parametr zavádí oprávnění pro vkládání zpráv do cílové fronty.

Tento parametr je platný pouze v systému z/OS , je-li správce front členem skupiny sdílení front.

#### **DEF**

Označuje, že výchozí ID uživatele se používá k zavedení oprávnění pro vkládání zpráv do cílové fronty.

Pro jednu kontrolu ID uživatele je výchozím ID uživatele ID uživatele správce front v rámci skupiny sdílení front. Výchozí ID uživatele je ID uživatele správce front, který vložil zprávy do serveru SYSTEM.QSG.TRANSMIT.QUEUE. Tomuto ID uživatele se odkazuje jako na ID uživatele produktu QSGSEND .

Pro dvě kontroly ID uživatele je výchozím druhým ID uživatele ID uživatele produktu IGQ .

#### **CTX**

Označuje, že ID uživatele z pole *UserIdentifier* se používá k zavedení oprávnění pro vkládání zpráv do cílové fronty. ID uživatele je pole *UserIdentifier* v deskriptoru zpráv zprávy na serveru SYSTEM.QSG.TRANSMIT.QUEUE.

Pro jednu kontrolu ID uživatele se použije ID uživatele produktu QSGSEND .

Pro dvě kontroly ID uživatele se použije ID uživatele produktu QSGSEND , ID uživatele produktu IGQ a alternativní ID uživatele. Alternativní ID uživatele je převzato z pole *UserIdentifier*

v popisovači zprávy zprávy na serveru SYSTEM . QSG . TRANSMIT . QUEUE. Alternativní ID uživatele je označováno jako ALT.

#### **ONLYIGQ**

Určuje, že ke zřízení oprávnění k vložení zpráv do cílové fronty se používá pouze ID uživatele produktu IGQ .

Pro všechny kontroly ID se použije ID uživatele produktu IGQ .

#### **ALTIGQ**

Označuje, že ID uživatele produktu IGQ a ID uživatele produktu ALT se používají ke zřízení oprávnění pro vkládání zpráv do cílové fronty.

Pro jednu kontrolu ID uživatele se použije ID uživatele produktu IGQ .

Pro dvě kontroly ID uživatele se použije ID uživatele produktu IGQ a ID uživatele ALT .

#### **z/OS IGQUSER**

Nominuje ID uživatele, které má být použito agentem IGQ (IGQA) ke zřízení oprávnění pro vkládání zpráv do cílové fronty. ID uživatele je odkazováno jako ID uživatele produktu IGQ .

Tento parametr je platný pouze v systému z/OS , je-li správce front členem skupiny sdílení front. Možné hodnoty jsou:

#### **Blanks**

Označuje, že je použito ID uživatele přijímajícího správce front v rámci skupiny sdílení front.

#### **Specifické ID uživatele**

Udává, že se použije ID uživatele zadané v parametru IGQUSER přijímajícího správce front.

#### **Poznámka:**

1. Vzhledem k tomu, že přijímající správce front má oprávnění ke všem frontám, ke kterým může přistupovat, nemusí být pro tento typ ID uživatele prováděna kontrola zabezpečení.
2. Protože hodnota mezer má speciální význam, nemůžete použít IGQUSER k uvedení skutečného ID uživatele mezery.

#### **INHIBTEV**

Uvádí, zda jsou generovány blokovací události. Události jsou generovány pro Blokování získávání a blokování vložení)

#### **ENABLED**

Blokovací události jsou generovány.

#### **DISABLED**

Blokovací události nejsou generovány.

Jedná se o počáteční výchozí hodnotu správce front.

#### **IPADDRV**

Určuje protokol IP, který má být použit pro připojení kanálu.

#### **IPV4**

Adresa IP produktu IPv4 se má použít.

Jedná se o počáteční výchozí hodnotu správce front.

#### **IPV6**

Adresa IP produktu IPv6 se má použít.

Tento parametr se používá pouze v systémech spuštěných IPv4 a IPv6. Vztahuje se na kanály definované pouze s parametrem TRPTYPE protokolu TCP, je-li splněna jedna z následujících podmínek:

- Parametr CONNAME kanálu obsahuje název hostitele, který se vyřeší jak na adresu IPv4 , tak na adresu IPv6 , a parametr LOCLADDR není zadán.

- Hodnota parametrů CONNAME a LOCLADDR kanálu je název hostitele, který se interpretuje jak na adresu IPv4 , tak na adresu IPv6 .

## LOCALEV

Uvádí, zda jsou generovány lokální chybové události:

### ENABLED

Události lokální chyby jsou generovány.

### DISABLED

Události lokální chyby nejsou generovány.

Jedná se o počáteční výchozí hodnotu správce front.

## LOGGEREV

Uvádí, zda jsou generovány události protokolu o zotavení:

### DISABLED

Události modulu protokolování se negenerují.

Jedná se o počáteční výchozí hodnotu správce front.

### ENABLED

Události modulu protokolování jsou generovány.

Tento parametr je platný pouze v systému IBM i, SYSTÉM UNIX, Linuxu a Okna.

## z/OS LSTRTMR ( celé číslo )

The time interval, in seconds, between attempts by IBM MQ to restart a listener after an APPC or TCP/IP failure. Pokud je listener restartován u protokolu TCP/IP, používá stejný port a adresu IP, jako byly použity při prvním spuštění.

Uveďte hodnotu v rozsahu 5 až 9999.

Tento parametr je platný pouze pro z/OS .

Změny tohoto parametru se projeví u listenerů, které jsou později spuštěny. Moduly listener, které jsou momentálně spuštěny, nejsou změnami tohoto parametru ovlivněny.

## z/OS LUGROUP ( řetězec )

Generický název LU, který má být použit modulem listener LU 6.2 , který zpracovává příchozí přenosy pro skupinu sdílení front. Maximální délka tohoto parametru je osm znaků.

Pokud je tento název prázdný, listener nelze použít.

Tento parametr je platný pouze pro z/OS .

Změny tohoto parametru se projeví u listenerů, které jsou později spuštěny. Moduly listener, které jsou momentálně spuštěny, nejsou změnami tohoto parametru ovlivněny.

## z/OS LUNAME ( řetězec )

Název jednotky LU, která má být použita pro odchozí přenosy LU 6.2 . Nastavte tento parametr tak, aby byl stejný jako název jednotky LU, který má listener používat pro příchozí přenosy. Maximální délka tohoto parametru je osm znaků.

Je-li tento název prázdný, bude použit výchozí název LU APPC/MVS. Tento název je proměnný, takže LUNAME musí být vždy nastaven, pokud používáte LU 6.2

Tento parametr je platný pouze pro z/OS .

Změny tohoto parametru se projeví při restartování inicializátoru kanálu.

## z/OS LU62ARM ( řetězec )

Přípona člena APPCPM SYS1.PARMLIB. Tato přípona určuje LUADD pro tento inicializátor kanálu. Když správce automatického restartu (ARM) restartuje inicializátor kanálu, je zadán příkaz z/OS SET APPC= *xx* .

Pokud pro tento parametr nezadáte žádnou hodnotu, nebude zadán žádný příkaz SET APPC= *xx* .

Maximální délka tohoto parametru je dva znaky.

Tento parametr je platný pouze pro z/OS .

Změny tohoto parametru se projeví při restartování inicializátoru kanálu.

**z/OS**

### **LU62CHL ( celé\_číslo )**

Maximální počet kanálů, které mohou být aktuální, nebo klientů, kteří mohou být připojeni, které používají přenosový protokol LU 6.2 .

Uvedte hodnotu 0-9999, která není větší než hodnota MAXCHL. MAXCHL definuje maximální počet dostupných kanálů. Pokud zadáte hodnotu nula, nebude přenosový protokol LU 6.2 použit.

Změníte-li tuto hodnotu, zkontrolujte také hodnoty MAXCHL, LU62CHLa ACTCHL . Ujistěte se, že nedochází ke konfliktu hodnot a je-li to nezbytné, zvýšte hodnotu MAXCHL a ACTCHL.

Je-li hodnota tohoto parametru snížena, budou všechny aktuální kanály, které překročí novou mezní hodnotu, pokračovat v běhu až do zastavení.

Je-li hodnota **LU62CHL** nenulová při spuštění inicializátoru kanálu, lze hodnotu upravit dynamicky. Je-li hodnota **LU62CHL** při spuštění inicializátoru kanálu nula, pak se poslední příkaz ALTER neprojeví. V tomto případě byste měli provést příkaz ALTER, buď před spuštěním inicializátoru kanálu, nebo v souboru CSQINP2 , než vydáte příkaz **START CHINIT** .

Tento parametr je platný pouze pro z/OS .

### **MARKINT ( celé\_číslo )**

Časový interval vyjádřený v milisekundách, po jehož uplynutí se očekává, že zprávy označené jako procházené voláním do MQGETs volbou získání zprávy MQGMO\_MARK\_BROWSE\_CO\_OPzůstanou označeny jako prohlédnutí.

Jsou-li zprávy označeny pro více než přibližně MARKINT milisekund, může správce front automaticky zrušit označení zpráv. Může zrušit označení zpráv, které jsou označeny jako zkontrolované pro spolupracující sadu popisovačů.

Tento parametr neovlivňuje stav žádné zprávy označené jako procházení voláním příkazu MQGET s volbou get message MQGMO\_MARK\_BROWSE\_HANDLE.

Zadejte hodnotu až do maximální hodnoty 999 999 999. Výchozí hodnota je 5000.



**Upozornění:** Neměli byste snížit hodnotu pod výchozí hodnotu 5000.

Speciální hodnota NOLIMIT označuje, že správce front automaticky neoznačí zprávy tímto procesem.

**z/OS**

### **MAXCHL ( celé\_číslo )**

Maximální počet kanálů, které mohou být *aktuální* (včetně kanálů připojení serveru s připojenými klienty).

Uvedte hodnotu v rozsahu 1-9999. Změníte-li tuto hodnotu, zkontrolujte také hodnoty TCPCHL, LU62CHLa ACTCHL , abyste zajistili, že nedojde ke konfliktu hodnot. Je-li to nutné, zvýšte počet aktivních kanálů hodnotou ACTCHL . Hodnoty hodnot ACTCHL, LU62CHLa TCPCHL nesmí být větší než maximální počet kanálů.

Doporučené nastavení:

- Zkušební systém: 200
- Produkční systém: 1000

Vysvětlení, které stavy kanálů jsou považovány za aktuální, najdete v tématu [Stavy kanálů](#).


Je-li hodnota tohoto parametru snížena, budou všechny aktuální kanály, které překročí novou mezní hodnotu, pokračovat v běhu až do zastavení.

Je-li hodnota parametru MAXCHL při inicializaci inicializátoru kanálu snížena na hodnotu menší než, budou kanály pokračovat v běhu, dokud nebudou zastaveny. Pokud počet spuštěných kanálů klesne pod hodnotu parametru MAXCHL, je možné spustit více kanálů. Zvýšení hodnoty parametru MAXCHL

na více než jeho hodnotu při inicializaci inicializátoru kanálu nemá okamžitý účinek. Vyšší hodnota parametru MAXCHL se projeví při příštím restartování inicializátoru kanálu.

Sdílení konverzací nepřispívá k celkovému počtu pro tento parametr.

Tento parametr je platný pouze pro z/OS .

 Další informace o vztahu mezi CHIADAPS, CHIDISPSa MAXCHL viz [Úloha 18: Tailor parametry inicializátoru kanálu](#).

### **MAXHANDS ( celé\_číslo )**

Maximální počet otevřených ovladačů, které může mít libovolné jedno připojení současně.

Tato hodnota je hodnota v rozsahu 0-999 999 999.

### **MAXMSGL ( celé\_číslo )**

Maximální délka zpráv povolených ve frontách pro tohoto správce front.

Tato hodnota je v rozsahu 32 KB až 100 MB.

Ujistěte se také, že při rozhodování o hodnotě parametru MAXMSGL kanálu uvažujete také o délce libovolných vlastností zprávy.

Snížíte-li maximální délku zprávy pro správce front, musíte také snížit maximální délku zprávy definice SYSTEM . DEFAULT . LOCAL . QUEUE . Musíte také snížit maximální délku zprávy pro všechny ostatní fronty definované ve správci front. Tato změna zaručuje, že mezní hodnota správce front není menší než mezní hodnota některé z front, které jsou k ní přidruženy. Pokud tyto délky nezměníte a aplikace se dotazují pouze na hodnotu MAXMSGL fronty, možná nebudou pracovat správně.

Všimněte si, že přidáním digitálního podpisu a klíče do zprávy, [IBM MQ Advanced Message Security](#) zvýší délku zprávy.

### **MAXPROPL ( celé\_číslo )**

Maximální délka dat vlastností v bajtech, která může být přidružena ke zprávě.

Tato hodnota je v rozsahu 0 až 100 MB (104 857 600 bajtů).

Speciální hodnota NOLIMIT udává, že velikost vlastností není omezena, s výjimkou horního limitu.


### **MAXUMSGS ( celé\_číslo )**

Maximální počet nepotvrzených zpráv v rámci synchronizačního bodu.

MAXUMSGS je mezní hodnota počtu zpráv, které lze načíst, plus počet zpráv, které lze vložit, v rámci jednoho synchronizačního bodu. Omezení se nevztahuje na zprávy, které jsou vloženy nebo načteny mimo synchronizační bod.

Počet zahrnuje všechny zprávy spouštěče a zprávy sestavy generované v rámci stejné jednotky zotavení.

Pokud existující aplikace a procesy správce front umisťují a dostávají větší počet zpráv v synchronizačním bodu, může snížení hodnoty MAXUMSGS způsobit problémy.

 Příkladem procesů správce front, které mohou být ovlivněny, je klastrování na serveru z/OS.

Zadejte hodnotu v rozsahu od 1 do 999 999 999. Výchozí hodnota je 10000.

MAXUMSGS nemá žádný dopad na IBM MQ Telemetry. IBM MQ Telemetry se pokusí dávkově zpracovat požadavky na odběr, odhlášení z odběru, odeslání a přijetí zpráv z více klientů v pracovních dávkách v rámci dané transakce.

### **MONACLS**

Ovládá shromažďování online monitorovacích dat pro automaticky definované kanály odesílatele klastru:

### **QMGR**

Shromažďování online monitorovacích dat se dědí z nastavení parametru MONCHL správce front.

Jedná se o počáteční výchozí hodnotu správce front.

**OFF**

Monitorování pro kanál je vypnuto.

**LOW**

Pokud MONCHL není NONE, monitorování se zapíná s nízkou rychlostí shromažďování dat s minimálním dopadem na výkon systému. Shromážděná data pravděpodobně nebudou nejaktuálnější.

**MEDIUM**

Pokud MONCHL je NONE, monitorování se přepne se střední rychlostí shromažďování dat s omezeným účinkem na výkon systému.

**HIGH**

Pokud není parametr MONCHL NONE, monitorování je přepnuto s vysokou rychlostí shromažďování dat s pravděpodobným vlivem na výkon systému. Shromážděná data jsou nejaktuálnějším dostupným.

Změna tohoto parametru se projeví pouze u kanálů, které byly spuštěny po provedení změny. Všechny kanály spuštěné před změnou parametru pokračují s hodnotou platnou v době, kdy byl kanál spuštěn.

**MONCHL**

Ovládá shromažďování online monitorovacích dat pro kanály. Kanály definované s parametrem MONCHL (QMGR) jsou ovlivněny změnou atributu QMGR MONCHL .

**OFF**

Shromažďování online monitorování dat je vypnuto pro kanály, které uvádí hodnotu QMGR v jejich parametru MONCHL .

Jedná se o počáteční výchozí hodnotu správce front.

**NONE**

Shromažďování online monitorování dat je vypnuto pro kanály bez ohledu na nastavení jejich parametru MONCHL .

**LOW**

Shromažďování online monitorovacích dat je zapnuto, s nízkým poměrem shromažďování dat, pro kanály, které uvádí hodnotu QMGR v jejich parametru MONCHL .

**MEDIUM**

Shromažďování online monitorovacích dat je zapnuto, se středním poměrem shromažďování dat, pro kanály, které uvádí hodnotu QMGR v jejich parametru MONCHL .

**HIGH**

Shromažďování online monitorovacích dat je zapnuto, s vysokým poměrem shromažďování dat, pro kanály, které uvádí hodnotu QMGR v jejich parametru MONCHL .

Změna tohoto parametru se projeví pouze u kanálů, které byly spuštěny po provedení změny. Všechny kanály spuštěné před změnou parametru pokračují s hodnotou platnou v době, kdy byl kanál spuštěn.

**MONQ**

Ovládá shromažďování online monitorovacích dat pro fronty.

**OFF**

Shromažďování online monitorovacích dat je vypnuto pro fronty, které uvádějí hodnotu QMGR v jejich parametru MONQ .

Jedná se o počáteční výchozí hodnotu správce front.

**NONE**

Shromažďování online monitorování dat je vypnuto pro fronty bez ohledu na nastavení jejich parametru MONQ .

**LOW**

Shromažďování online monitorovacích dat je zapnuto pro fronty, které uvádějí hodnotu QMGR v jejich parametru MONQ .



## **MEDIUM**

Shromažďování online monitorovacích dat je zapnuto pro fronty, které uvádějí hodnotu QMGR v jejich parametru MONQ .

## **HIGH**

Shromažďování online monitorovacích dat je zapnuto pro fronty, které uvádějí hodnotu QMGR v jejich parametru MONQ .

Na rozdíl od MONCHL se nerozlišují mezi hodnotami LOW, MEDIUM a HIGH. Tyto hodnoty zase zapnou shromažďování dat, ale neovlivňují rychlost shromažďování.

Změny tohoto parametru jsou platné pouze pro fronty otevřené po změně parametru.

## **z/OS OPORTMAX ( celé číslo )**

Maximální hodnota v rozsahu čísel portů, které mají být použity při vázání odchozích kanálů. Když se použijí všechna čísla portů v uvedeném rozsahu, odchozí kanály se vážou na jakékoli dostupné číslo portu.

Uveďte hodnotu v rozsahu 0-65535. Hodnota nula znamená, že všechny odchozí kanály se vážou na jakékoli dostupné číslo portu.

Uveďte odpovídající hodnotu pro OPORTMIN , abyste definovali rozsah čísel portů. Ujistěte se, že hodnota, kterou jste zadali pro OPORTMAX , je větší než nebo rovna hodnotě, kterou jste uvedli pro OPORTMIN.

Tento parametr je platný pouze pro z/OS .

Změny tohoto parametru se projeví u kanálů, které jsou později spuštěny. Na kanály, které jsou momentálně spuštěny, nejsou změny tohoto parametru ovlivněny.

## **z/OS OPORTMIN ( celé číslo )**

Minimální hodnota v rozsahu čísel portů, které mají být použity při vázání odchozích kanálů. Když se použijí všechna čísla portů v uvedeném rozsahu, odchozí kanály se vážou na jakékoli dostupné číslo portu.

Uveďte hodnotu v rozsahu 0-65535.

Uveďte odpovídající hodnotu pro OPORTMAX , abyste definovali rozsah čísel portů. Ujistěte se, že hodnota, kterou jste zadali pro OPORTMIN , je menší nebo rovna hodnotě, kterou jste zadali pro OPORTMAX.

Tento parametr je platný pouze pro z/OS .

Změny tohoto parametru se projeví u kanálů, které jsou později spuštěny. Na kanály, které jsou momentálně spuštěny, nejsou změny tohoto parametru ovlivněny.

## **PARENT ( parentname )**

Název nadřazeného správce front, k němuž se má lokální správce front připojit jako podřízený objekt v hierarchii.

Prázdná hodnota označuje, že správce front nemá žádného nadřazeného správce front.

Existuje-li existující nadřazený správce front, je odpojen.

IBM MQ hierarchická připojení vyžadují, aby atribut správce front PSMODE byl nastaven na ENABLED.

Hodnota parametru PARENT může být nastavena na prázdnou hodnotu, je-li parametr PSMODE nastaven na hodnotu DISABLED.

Dříve, než se správce front může připojit ke správci front jako jeho podřízený prvek v hierarchii, musí kanály existovat v obou směrech. Kanály musí existovat mezi nadřazeným správcem front a podřízeným správcem front.

Je-li již nadřazený prvek definován, příkaz ALTER QMGR PARENT se odpojí od původní nadřazené položky a odešle tok připojení k novému nadřazenému správci front.

Úspěšné dokončení příkazu neznamena, že byla akce dokončena. Chcete-li zkontrolovat, zda byl tento příkaz dokončen, prohlédněte si krok [ALTER QMGR](#) v tématu [Kontrola, zda byly dokončeny asynchronní příkazy pro distribuované sítě](#).

## PERFMEV

Uvádí, zda jsou generovány události související s výkonem:


### ENABLED

Události související s výkonem jsou generovány.

### DISABLED

Události související s výkonem se negenerují.

Jedná se o počáteční výchozí hodnotu správce front.

 V systému IBM MQ for z/OS musí mít všichni správci front ve skupině sdílení front stejné nastavení.

## PSCLUS

Řídí, zda se tento správce front podílí na publikování aktivity odběru v rámci všech klastrů, v nichž je členem. Žádné klastrované objekty témat nemohou existovat v žádném klastru, když upravujete z ENABLED na DISABLED.

Další informace o produktu **PSCLUS** najdete v tématu [Inhibiting clustered publish/subscribe](#).

**Poznámka:** Chcete-li změnit stav parametru PSCLUS, adresní prostor CHIN musí být spuštěn.

### ENABLED

Tento správce front může definovat objekty sdružených témat, publikovat je pro odběratele v jiných správcích front a registrovat odběry, které přijímají publikace od jiných správců front. Všichni správci front v klastru spouštějící verzi produktu IBM MQ, která tuto volbu podporují, musí zadat PSCLUS (ENABLED), aby se aktivita publikování/odběru fungovala podle očekávání. ENABLED je výchozí hodnota, když je vytvořen správce front.

### DISABLED

Tento správce front nemůže definovat objekty klastrovaných témat a ignoruje jejich definici ve kterémkoli jiném správcí front v daném klastru.

Publikování nejsou předávána odběratelům na jiném místě v klastru a odběry nejsou registrovány s výjimkou lokálního správce front.

Chcete-li zajistit, aby v klastru nedocházelo k žádné aktivitě publikování-odběr, musí všichni správci front zadat PSCLUS (DISABLED). Jako minimum musí být úplná úložišť konzistentní při povolování nebo zakázání účasti publikování/odběru.

## PSMODE

Řídí, zda je spuštěn stroj pro publikování/odběr a rozhraní publikování/odběru ve frontě. Řídí, zda mohou aplikace publikovat nebo odebírat prostřednictvím rozhraní API. Také kontroluje, zda jsou monitorované fronty, které jsou monitorovány rozhraním publikování/odběru ve frontě, monitorovány.

Změna atributu PSMODE může změnit stav PSMODE. Použijte příkaz [DISPLAY PUBSUB](#) nebo na IBM i [DSPMQM](#), abyste určili aktuální stav stroje publikování/odběru a rozhraní publikování/odběru ve frontě.

### COMPAT

Stroj pro publikování/odběr je spuštěn. Proto je možné publikovat nebo přihlásit se k odběru pomocí rozhraní API.

Rozhraní pro publikování/odběr není spuštěné. Jakékoli zprávy publish/subscribe umístěné do front, které jsou monitorovány rozhraními publikování/odběru ve frontě, nepracují.

Toto nastavení použijte pro kompatibilitu s WebSphere Message Broker (nyní známá jako IBM Integration Bus) V6 nebo dřívější verze, které používají tohoto správce front.

### DISABLED

Stroj pro publikování/odběr a rozhraní pro publikování/odběr ve frontě nejsou spuštěny. Proto není možné publikovat nebo přihlásit se k odběru pomocí rozhraní API. Jakékoli zprávy publish/

subscribe umístěné do front, které jsou monitorovány rozhraními publikování/odběru ve frontě, nepracují.

Je-li správce front v klastru nebo hierarchii publikování/odběru, může přijímat zprávy o publikování/odběru od jiných správců front v klastru nebo v hierarchii. Příklady takových zpráv jsou zprávy publikování nebo proxy odběry. Zatímco PSMODE je nastaven na DISABLED tyto zprávy nejsou zpracovány. Z tohoto důvodu zakažte všechny správce front v klastru nebo hierarchii publikování/odběru pouze tak dlouho, dokud se nevyskytnou žádné zprávy.

#### **ENABLED**

Stroj publikování/odběru a rozhraní publikování/odběru ve frontě jsou spuštěny. Proto je možné publikovat nebo přihlásit se k odběru pomocí rozhraní API a front, které jsou monitorovány rozhraním publikování/odběru ve frontě.

Jedná se o počáteční výchozí hodnotu správce front.

**Poznámka:** Je-li správce front v klastru nebo hierarchii publikování/odběru, a změníte-li PSMODE na ENABLED, možná budete muset spustit příkaz REFRESH QMGR TYPE (PROXY). Příkaz zajistí, aby byly netrvalé odběry známé v rámci klastru nebo hierarchie, je-li parametr PSMODE nastaven na hodnotu ENABLED. Okolnost, ve které musíte spustit příkaz, je následující. Pokud je PSMODE změněn z ENABLED na DISABLED a zpět na ENABLED, a jeden nebo více netrvalých odběrů existují ve všech třech fázích.

#### **PSNPMSG**

Pokud rozhraní publikování/odběru ve frontě nemůže zpracovat dočasnou vstupní zprávu, mohla by se pokusit o zápis vstupní zprávy do fronty nedoručených zpráv. To, zda se to pokusí provést, závisí na volbách sestavy vstupní zprávy. Pokus o zápis vstupní zprávy do fronty nedoručených zpráv může selhat. V tomto případě může rozhraní publikování/odběru ve frontě vyřadit vstupní zprávu. Je-li na vstupní zprávě zadán parametr MQRO\_DISCARD\_MSG, bude vstupní zpráva zahozena. Není-li parametr MQRO\_DISCARD\_MSG nastaven, nastavení PSNPMSG na KEEP zabrání, aby byla vstupní zpráva vyřazena. Předvolba je zahazení vstupní zprávy.

**Poznámka:** Uvedete-li hodnotu IFPER pro PSSYNCPT, nesmíte uvést hodnotu KEEP pro PSNPMSG.

#### **DISCARD**

Netrvalé vstupní zprávy mohou být vyřazeny, pokud nemohou být zpracovány.

#### **KEEP**

Netrvalé vstupní zprávy se nevyřadí, pokud nemohou být zpracovány. V této situaci se rozhraní publikování/odběru ve frontě nadále pokouší o zpracování této zprávy znovu v příslušných intervalech a nebude pokračovat ve zpracování následujících zpráv.

#### **PSNPRES**

Atribut PSNPRES řídí, zda rozhraní publikování/odběru ve frontě zapíše nedoručitelnou zprávu odpovědi do fronty nedoručených zpráv nebo zahodí zprávu. Volba je nezbytná, pokud rozhraní publikování/odběru ve frontě nemůže doručovat zprávu odpovědi do fronty pro odpověď.

Pro nové správce front je počáteční hodnota NORMAL. Uvedete-li hodnotu IFPER pro PSSYNCPT, nesmíte uvést hodnotu KEEP nebo SAFE pro PSNPRES.

V případě migrovaných správců front v systémech IBM i, SYSTÉM UNIX, Linuxa Okna tato hodnota závisí na DLQNonPersistentResponse a DiscardNonPersistentResponse.

#### **NORMAL**

Netrvalé odezvy, které nelze umístit do fronty odezev, budou umístěny do fronty nedoručených zpráv. Pokud nemohou být umístěny do fronty nedoručených zpráv, budou zahozeny.

#### **SAFE**

Netrvalé odezvy, které nelze umístit do fronty odezev, budou umístěny do fronty nedoručených zpráv. Pokud nelze odpověď odeslat a nelze ji umístit do fronty nedoručených zpráv, rozhraní publikování/odběru ve frontě se vrací z aktuální operace. Zopakuje se to ve vhodných intervalech a nebude pokračovat ve zpracování následujících zpráv.

#### **DISCARD**

Netrvalé odpovědi, které nelze umístit do fronty odpovědí, jsou vyřazeny

## KEEP

Netrvalé odpovědi se nezařadí do fronty nedoručených zpráv nebo nebudou zrušeny. Rozhraní pro publikování/odběr ve frontě místo toho zazálohuje aktuální operaci a poté je znovu pokusí o zpracování v příslušných intervalech a nebude pokračovat ve zpracování následujících zpráv.

## PSRTYCNT

Pokud rozhraní publikování/odběru ve frontě selže při zpracování zprávy příkazu pod bodem synchronizace, bude jednotka práce vrácena zpět. Příkaz se pokusí zpracovat zprávu několikrát znovu, než zprostředkovatel publikování/odběru zpracuje zprávu příkazu podle svých voleb sestavy. Tato situace může nastat z mnoha důvodů. Pokud například nelze odběrateli doručit zprávu o publikování a není možné tuto publikaci vložit do fronty nedoručených zpráv.

Počáteční hodnota pro tento parametr v novém správci front je 5.

Rozsah je 0-999 999 999.

## PSSYNCPT

Řídí, zda rozhraní publikování/odběru zařazené do fronty zpracovává zprávy příkazů (publikuje nebo odstraní zprávy publikování) v rámci synchronizačního bodu.

## YES

Všechny zprávy se zpracovávají pod bodem synchronizace.

## IFPER

Pouze trvalé zprávy jsou součástí synchronizačního bodu

Počáteční hodnota správce front je IFPER.

## **RCVTIME ( celé číslo )**

Přibližná doba, po kterou kanál TCP/IP čeká na příjem dat (včetně synchronizačních signálů) od svého partnera, než se vrátí do neaktivního stavu.

Tento parametr se vztahuje pouze na kanály zpráv a na kanály připojení serveru MQI a klientské kanály připojení, kde **SHARECNV** je větší než nula, je-li časový limit příjmu kanálu nastaven na základě vyjednaného intervalu prezenčního signálu stejným způsobem jako u kanálů zpráv. Toto číslo může být kvalifikováno následujícím způsobem:

- Chcete-li určit, že toto číslo je multiplikátor, který se použije na vyjednanou hodnotu **HBINT** k určení toho, jak dlouho má kanál čekat, nastavte **RCVTTYPE** na MULTIPLY. Uvedte **RCVTIME** hodnotu nula nebo v rozsahu 2 až 99. Pokud uvedete nulu, kanál bude i nadále čekat nekonečně dlouho na přijetí dat od svého partnera.
- Chcete-li zadat, že **RCVTIME** je počet sekund, které se mají přidat k vyjednané hodnotě **HBINT**, chcete-li určit, jak dlouho má kanál čekat, nastavte **RCVTTYPE** na ADD. Uvedte hodnotu **RCVTIME** v rozsahu od 1 do 999999.
- Chcete-li zadat, že **RCVTIME** je hodnota v sekundách, po kterou má kanál čekat, nastavte **RCVTTYPE** na EQUAL. Uvedte hodnotu **RCVTIME** v rozsahu 0-999 999. Pokud uvedete nulu, kanál bude i nadále čekat nekonečně dlouho na přijetí dat od svého partnera.

**Poznámka:** Pro kanály MQI, které používají sdílení konverzací, je interval prezenčního signálu použitý systémem **ReceiveTimeout**, **ReceiveTimeMin** nebo **ReceiveTimeoutType** o pět sekund větší než vyjednaný interval prezenčního signálu.

Pro kanály s hodnotou **SHARECNV** rovnou nule se produkt **RCVTMIN** nepoužívá.

Změny tohoto parametru se projeví u kanálů, které jsou později spuštěny. Na kanály, které jsou momentálně spuštěny, nejsou změny tohoto parametru ovlivněny.

Další informace naleznete v tématu [Kontrola, zda je druhý konec kanálu stále k dispozici](#).

Tento parametr je platný pouze pro z/OS.

## **RCVTMIN ( celé číslo )**

Minimální doba, po kterou kanál TCP/IP čeká na příjem dat, včetně synchronizačních signálů, od svého partnera, než se vrátí do neaktivního stavu.

Tento parametr se vztahuje pouze na kanály zpráv a na kanály připojení serveru MQI a klientské kanály připojení, kde **SHARECNV** je větší než nula, je-li časový limit příjmu kanálu nastaven na základě vyjednaného intervalu prezenčního signálu stejným způsobem jako u kanálů zpráv.

**Poznámka:** Pro kanály MQI, které používají sdílení konverzací, je interval prezenčního signálu použitý systémem **ReceiveTimeout**, **ReceiveTimeMin** nebo **ReceiveTimeoutType** o pět sekund větší než vyjednaný interval prezenčního signálu.

Pro kanály s hodnotou **SHARECNV** rovnou nule se produkt **RCVTMIN** nepoužívá.

Doba čekání kanálu TCP/IP může být konfigurována relativně k vyjednané hodnotě parametru **HBINT**. Je-li **RCVTTYPE** **MULTIPLY** nebo **ADD**, výsledná hodnota může být menší než hodnota nastavená v **RCVTMIN**. V tomto případě je doba čekání kanálu TCP/IP nastavena na hodnotu **RCVTMIN**. Je-li **RCVTTYPE** **EQUAL**, pak se **RCVTMIN** nepoužije.

Uveďte hodnotu (v sekundách) mezi nula a 999999.

Změny tohoto parametru se projeví u kanálů, které jsou později spuštěny. Na kanály, které jsou momentálně spuštěny, nejsou změny tohoto parametru ovlivněny.

Další informace naleznete v tématu [Kontrola, zda je druhý konec kanálu stále k dispozici](#).

Tento parametr je platný pouze pro z/OS.

#### **z/OS** **RCVTTYPE**

Kvalifikátor, který má být použit pro hodnotu v proměnné **RCVTIME**.

##### **MULTIPLY**

Uvádí, že **RCVTIME** je multiplikátor, který se má použít na vyjednanou hodnotu **HBINT**, aby určil, jak dlouho kanál čeká.

##### **ADD**

Uvádí, že **RCVTIME** je hodnota, v sekundách, která se má přidat k vyjednané hodnotě **HBINT** k určení toho, jak dlouho kanál čeká.

##### **EQUAL**

Uvádí, že **RCVTIME** je hodnota (v sekundách) znázorňující, jak dlouho kanál čeká.

Tento parametr je platný pouze pro z/OS.

Změny tohoto parametru se projeví u kanálů, které jsou později spuštěny. Na kanály, které jsou momentálně spuštěny, nejsou změny tohoto parametru ovlivněny.

Další informace naleznete v tématu [Kontrola, zda je druhý konec kanálu stále k dispozici](#).

#### **REMOTEV**

Určuje, zda jsou generovány události vzdálené chyby:

##### **DISABLED**

Události vzdálené chyby nejsou generovány.

Jedná se o počáteční výchozí hodnotu správce front.

##### **ENABLED**

Události vzdálené chyby jsou generovány.

**z/OS** Používáte-li redukovanou funkci produktu IBM MQ for z/OS dodávané s produktem WebSphere Application Server, je platná pouze hodnota **DISABLED**.

#### **REPOS ( název\_klastru )**

Název klastru, pro který tento správce front poskytuje službu správce úložiště. Maximální délka je 48 znaků v souladu s pravidly pro pojmenování objektů IBM MQ.

Můžete zadat buď parametr **REPOS**, nebo argument **REPOSNL**, ale ne obojí. Jak **REPOS**, tak **REPOSNL** mohou být prázdné, nebo **REPOS** může být prázdný a seznam názvů zadaný **REPOSNL** může být prázdný. V těchto případech tento správce front nemá úplné úložiště. Může se jednat o klienta jiných služeb úložiště definovaných v klastru.

Pomocí kanálu odesílatele klastru připojte tohoto správce front alespoň k jednomu správci front úplného úložiště v klastru (je-li zadána hodnota **REPOS**) nebo v každém klastru uvedeném v seznamu názvů (pokud je zadána hodnota **REPOSNL**). Podrobnosti o použití odesílacích kanálů klastru se správci front úplného úložiště viz informace v části [Komponenty klastru](#) .

Tento parametr je platný v systémech IBM i,  z/OS, SYSTÉM UNIX, Linuxa Okna.

Úspěšné dokončení příkazu neznamena, že byla akce dokončena. Chcete-li zkontrolovat skutečné dokončení, prohlédněte si krok [ALTER QMGR](#) v tématu [Kontrola, zda byly dokončeny asynchronní příkazy pro distribuované síť](#).

### **REPOSNL (nlname)**

Název seznamu názvů klastrů, pro který tento správce front poskytuje službu správce úložiště. Maximální délka je 48 znaků v souladu s pravidly pro pojmenování objektu seznamu názvů produktu IBM MQ .

Informace o zadávání informací o **REPOS** nebo **REPOSNL** najdete v popisu příkazu **REPOS** .

Tento parametr je platný v systémech IBM i,  z/OS, SYSTÉM UNIX, Linuxa Okna.

### **REVDNS**

Určuje, zda se provede zpětné vyhledání názvu hostitele ze serveru DNS (Domain Name Server) pro adresu IP, z níž byl kanál připojen. Tento atribut má vliv pouze na kanály používající typ transportu (TRPTYPE) protokolu TCP:

#### **ENABLED**

Názvy hostitelů DNS jsou zpětně vyhledány pro adresy IP příchozích kanálů, jsou-li tyto informace požadovány. Toto nastavení je nezbytné pro porovnání s pravidly CHLAUTH, které obsahují názvy hostitelů, a k zahrnutí názvu hostitele do chybových zpráv. Adresa IP je stále zahrnuta ve zprávách, které poskytují identifikátor připojení.

Jedná se o počáteční výchozí hodnotu pro správce front.

#### **DISABLED**

Názvy hostitelů DNS nejsou reverzně vyhledány pro adresy IP příchozích kanálů. S tímto nastavením se žádná pravidla CHLAUTH používající názvy hostitelů neshodují.

### **ROUTEREC**

Uvádí, zda jsou informace o trasování přenosové cesty zaznamenávány, pokud jsou požadovány ve zprávě. Není-li tento parametr nastaven na hodnotu **DISABLED**, určuje, zda má být generovaná odpověď odeslána do produktu **SYSTEM.ADMIN.TRACE.ROUTE.QUEUE**, nebo do cíle určeného samotnou zprávou. Pokud **ROUTEREC** není **DISABLED**, zprávy, které ještě nejsou v konečném cíli, mohou mít k sobě přidány informace.

#### **DISABLED**

Informace o trase trasování nejsou zaznamenány.

### **MSG**

Informace o přenosové cestě se zaznamenávají a odesílají do místa určení uvedeného původcem zprávy, která způsobila záznam přenosové cesty trasování.

Jedná se o počáteční výchozí hodnotu správce front.

### **QUEUE**

Informace o přenosové cestě jsou zaznamenány a odeslány do **SYSTEM.ADMIN.TRACE.ROUTE.QUEUE**.

### **SCHINIT**

Uvádí, zda je inicializátor kanálu spuštěn automaticky při spuštění správce front.

### **QMGR**

Inicializátor kanálu se spustí automaticky při spuštění správce front.

### **MANUAL**

Inicializátor kanálu se nespustí automaticky.

Tento parametr je platný pouze v systému IBM i, SYSTÉM UNIX, Linuxa Okna.

### SCMDSERV

Uvádí, zda je příkazový server spuštěn automaticky při spuštění správce front.

### QMGR

Příkazový server se spustí automaticky při spuštění správce front.

### MANUAL

Příkazový server se automaticky nespustí.

Tento parametr je platný pouze v systémech IBM i, SYSTÉM UNIX, Linuxa Okna .

### z/OS SCYCASE

Určuje, zda mají profily zabezpečení velká písmena nebo malá i velká písmena.

### UPPER

Profily zabezpečení jsou pouze velká písmena. Avšak MXTOPIC a GMXTOPIC se používají pro zabezpečení témat a mohou obsahovat profily smíšených případů.

### MIXED

Profily zabezpečení jsou různé velikosti písmen. MQCMDS a MQCONN se používají pro zabezpečení příkazů a připojení, ale mohou obsahovat pouze velké profily.

Změny na SCYCASE vstoupí v platnost po spuštění následujícího příkazu:

```
REFRESH SECURITY(*) TYPE(CLASSES)
```

Tento parametr je platný pouze v systému z/OS

### z/OS SQQMNAME

Atribut SQQMNAME uvádí, zda správce front ve skupině sdílení front otevře sdílenou frontu ve stejné skupině přímo. Zpracovávající správce front volá MQOPEN pro sdílenou frontu a nastaví parametr *ObjectQmgrName* pro frontu. Je-li sdílená fronta ve stejné skupině sdílení front jako správce front zpracování, může být fronta otevřena přímo správcem front zpracování. Nastavte atribut SQQMNAME pro řízení, zda je fronta otevřena přímo, nebo pomocí správce front *ObjectQmgrName* . Tento atribut bude také ctěn při otevírání QALIAS s dispozicí kopie, je-li cílovou frontou sdílená fronta ve stejné skupině sdílení front jako správce front zpracování. V této situaci je důležité, aby objekt kopie QALIAS na každém správci front ve skupině sdílející frontu má stejnou cílovou frontu.

### USE

Je použita hodnota *ObjectQmgrName* a je otevřena příslušná přenosová fronta.

### IGNORE

Správce front zpracování otevře sdílenou frontu přímo. Nastavení tohoto parametru na tuto hodnotu může snížit provoz v síti správce front.

Tento parametr je platný pouze pro z/OS.


### SSLCRLNL ( *nname* )

Název seznamu názvů objektů ověřovacích informací, které se používají k poskytnutí umístění odvolaných certifikátů, které umožňují lepší kontrolu certifikátu TLS/SSL.

Je-li parametr SSLCRLNL prázdný, není kontrola odvolání certifikátů vyvolána, pokud některý z použitých certifikátů SSL neobsahuje rozšíření certifikátu AuthorityInfoAccess nebo CrlDistributionPoint X.509 .

Změny na SSLCRLNL, nebo na názvy v dříve uvedeném seznamu názvů nebo na dříve odkazované objekty ověřovacích informací se projeví buď:

- V systému IBM i, v systémech SYSTÉM UNIX, Linuxa Okna při spuštění nového procesu kanálu.
- V případě kanálů, které jsou spouštěny jako podprocesy inicializátoru kanálu v systémech IBM i, SYSTÉM UNIX, Linuxa Okna , při restartování inicializátoru kanálu.

- V případě kanálů, které jsou spuštěny jako podprocesy modulu listener na systémech IBM i, SYSTEM UNIX, Linuxa Okna , je-li modul listener restartován.
-  V systému z/OS při restartování inicializátoru kanálu.
- Je-li zadán příkaz REFRESH SECURITY TYPE(SSL) .
- Na správcích front IBM i je tento parametr ignorován. Je však použit k určení toho, které ověřovací informace se zapisují do souboru AMQCLCHL . TAB .

V seznamu názvů, na který odkazuje SSLCRLNL, jsou povoleny pouze objekty ověřovacích informací s typy LDAPCRL nebo OCSP . Jakýkoli jiný typ má za následek chybovou zprávu, když je seznam zpracován, a je následně ignorován.

### SSLCRYP ( řetězec )

Nastaví název řetězce parametru potřebného ke konfiguraci kryptografického hardwaru, který se nachází v systému.

Všechny podporované kryptografické prostředky podporují rozhraní PKCS #11 . Určete řetězec v následujícím formátu:

```
GSK_PKCS11= <the PKCS #11 driver path and file name>
; <the PKCS #11 token label> ;
<the PKCS #11 token password> ; <symmetric cipher setting>
;
```

Cesta k ovladači PKCS #11 je absolutní cesta ke sdílené knihovně poskytující podporu pro kartu PKCS #11 . Název souboru ovladače PKCS #11 je název sdílené knihovny. Příklad hodnoty požadované pro cestu k ovladači PKCS #11 a název souboru je /usr/lib/pkcs11/PKCS11\_API .so

Chcete-li přistupovat k symetrickým operacím šifer prostřednictvím sady GSKit, zadejte parametr nastavení symetrického šifry. Hodnota tohoto parametru je buď:

#### **SYMMETRIC\_CIPHER\_OFF**

Nepřístupovat k symetrickým operacím šifry.

#### **SYMMETRIC\_CIPHER\_ON**

Přístup k symetrickým šifrováním.

Není-li parametr nastavení symetrické šifry zadán, má stejný efekt jako určení SYMMETRIC\_CIPHER\_OFF.

Maximální délka řetězce je 256 znaků.

Uvedete-li řetězec, který není ve formátu, který je v seznamu uveden, získáte chybu.

Když se hodnota SSLCRYP změní, použijí se parametry kryptografického hardwaru, které se budou používat pro nová prostředí připojení SSL. Nové informace se stanou účinnými:

- Když je spuštěn nový proces kanálu.
- Kanály, které se spouštějí jako podprocesy inicializátoru kanálu, je-li inicializátor kanálu restartován.
- V případě kanálů, které jsou spuštěny jako podprocesy modulu listener, je při restartování modulu listener restartován.
- Je-li zadán příkaz REFRESH SECURITY TYPE(SSL) .

### SSLEV

Uvádí, zda jsou generovány události SSL.

#### **DISABLED**

Události SSL nejsou generovány.


Jedná se o počáteční výchozí hodnotu správce front.

#### **ENABLED**

Vygenerují se všechny události SSL.



## SSLFIPS

Tento parametr je platný pouze v systémech  z/OS, SYSTÉM UNIX, Linuxa Okna .

Volba SSLFIPS určuje, zda mají být použity pouze algoritmy certifikované podle standardu FIPS, pokud je šifrování prováděno v produktu IBM MQ, nikoli v kryptografickém hardwaru. Je-li konfigurován kryptografický hardware, použité šifrovací moduly jsou moduly, které poskytuje hardwarový produkt. To může být, nebo nemusí, být FIPS certifikováno na konkrétní úroveň. Zda jsou moduly certifikovány FIPS, závisí na tom, jak se používá hardware produktu. Další informace o standardu FIPS naleznete v příručce [Federal Information Processing Standards \(FIPS\)](#) .

### NO

Pokud nastavíte volbu SSLFIPS na hodnotu NO, můžete použít buď certifikovanou FIPS, nebo certifikovanou neFIPS CipherSpecs.

Je-li správce front spuštěn bez použití kryptografického hardwaru, naleznete informace v části CipherSpecs uvedené v části [Určení specifikace CipherSpecs](#).



Jedná se o počáteční výchozí hodnotu správce front.

### YES

Určuje, že mají být použity pouze algoritmy certifikované podle standardu FIPS ve specifikaci CipherSpecs pro všechna připojení SSL od tohoto správce front a pro tohoto správce front.

Chcete-li získat seznam vhodných FIPS 140-2 certifikovaných CipherSpecs, viz [Určení CipherSpecs](#).

Změny v souboru SSLFIPS se projeví buď:


- V systémech SYSTÉM UNIX, Linuxa Okna při spuštění nového procesu kanálu.
- V případě kanálů, které jsou spuštěny jako podprocesy inicializátoru kanálu v systémech SYSTÉM UNIX, Linuxa Okna , je při restartování inicializátoru kanálu spuštěn.
- V případě kanálů, které jsou spuštěny jako podprocesy modulu listener na systémech SYSTÉM UNIX, Linuxa Okna , je-li modul listener restartován.
- V případě kanálů, které jsou spuštěny jako podprocesy procesu fondu procesů, je při spuštění nebo restartování procesu fondu procesů spuštěn a nejprve spuštěn kanál SSL. Pokud proces sdružování procesu již spustil kanál SSL a chcete, aby se změna stala efektivní okamžitě, spusťte příkaz MQSC REFRESH SECURITY TYPE (SSL) . Proces sdružování procesů je **amqzmpa** na systémech SYSTÉM UNIX, Linuxa Okna .
-  V systému z/OS při restartování inicializátoru kanálu.
- Je-li zadán příkaz REFRESH SECURITY TYPE (SSL)  s výjimkou z/OS.

## SSLKEYR ( řetězec )

Název úložiště klíčů SSL (Secure Sockets Layer). Maximální délka řetězce je 256 znaků. Formát názvu závisí na prostředí:




 V systému z/OS je název názvem svazku klíčů.

V systému IBM i, SYSTÉM UNIX, Linuxa Okna je název v kmenové podobě, což znamená, že obsahuje úplnou cestu a název souboru bez přípony:

-  V systému IBM i je název ve tvaru *název\_cesty/souboru klíčů*, kde *soubor\_klíčů* je zadán bez přípony . kdba identifikuje soubor databáze klíčů sady GSKit.

Pokud zadáte \*SYSTEM, produkt IBM MQ použije jako úložiště klíčů pro správce front systémovou paměť certifikátů. Správce front je registrován jako serverová aplikace v produktu DCM (Digital Certificate Manager) . Do správce front lze přiřadit libovolný certifikát serveru nebo klienta v systémovém úložišti, protože jste jej registrovali jako serverovou aplikaci.


Změníte-li parametr SSLKEYR na jinou hodnotu než \*SYSTEM, produkt IBM MQ zruší registraci správce front jako aplikaci s produktem DCM.

-   V systémech UNIX a Linux se jedná o název ve tvaru *pathname/keyfile*, kde *soubor\_klíčů* je zadán bez přípony *.kdb* a identifikuje soubor databáze klíčů GSKit CMS.
-  V systému Windows je název ve tvaru *pathname\keyfile*, kde *soubor\_klíčů* je zadán bez přípony *.kdb* a identifikuje soubor databáze klíčů GSKit CMS.

U IBM i, SYSTÉM UNIX, Linux a Okna se syntaxe tohoto parametru ověřuje, aby se zajistilo, že obsahuje platnou, absolutní cestu k adresáři.

Je-li SSLKEYR prázdné, kanály používající zabezpečení SSL se nespustí. Je-li parametr SSLKEYR nastaven na hodnotu, která neodpovídá klíči svazku klíčů nebo souboru databáze klíčů, mohou se spustit také kanály používající zabezpečení SSL.

Změny v souboru SSLKEYR budou platné následujícím způsobem:

- V systému IBM i, v systémech SYSTÉM UNIX, Linux a Okna se při spuštění nového kanálu procesu spouští nový kanál.
- V případě kanálů, které jsou spouštěny jako podprocesy inicializátoru kanálu v systémech IBM i, SYSTÉM UNIX, Linux a Okna, při restartování inicializátoru kanálu.
- V případě kanálů, které jsou spuštěny jako podprocesy modulu listener na systémech IBM i, SYSTÉM UNIX, Linux a Okna, je-li modul listener restartován.
- V případě kanálů, které jsou spouštěny jako podprocesy procesu fondu procesů, je produkt **amqzmpap** při spuštění nebo restartování procesu fondu procesů spuštěn a nejprve spustí kanál SSL. Pokud proces sdružování procesu již spustil kanál SSL a chcete, aby se změna stala efektivní okamžitě, spusťte příkaz `MQSC REFRESH SECURITY TYPE(SSL)`.
-  V systému z/OS při restartování inicializátoru kanálu.
- Je-li zadán příkaz `REFRESH SECURITY TYPE(SSL)`.

### SSLRKEYC ( celé číslo )

Počet bajtů, které mají být odeslány a přijaty v rámci konverzace SSL, než je znovu vyjednáán tajný klíč. Počet bajtů zahrnuje řídicí informace.

SSLRKEYC používají pouze kanály SSL, které iniciují komunikaci od správce front. Odesílací kanál například iniciuje komunikaci v párování odesílatele a příjemce kanálu.

Je-li uvedena hodnota větší než nula, je tajný klíč také znovu vyjednáán před odesláním nebo přijetím dat zprávy po prezenční signál kanálu. Počet bajtů do obnovení dalšího opětovného domlouvání tajného klíče po každé úspěšné opětovné domlouvání.

Zadejte hodnotu v rozsahu 0-999 999 999. Hodnota nula znamená, že tajný klíč není nikdy znovu vyjednáván. Zadáte-li počet obnovení tajných klíčů SSL/TLS v rozsahu 1-32767 bajtů (32 kB), kanály SSL/TLS použijí počet obnovení tajných klíčů 32 kB. Větší hodnota počtu obnovení se vyhýbá nákladům na nadměrné resety klíče, které by se vyskytly pro malé hodnoty resetu tajného klíče protokolu SSL/TLS.



**Upozornění:** Nenulové hodnoty menší než 4096 (4 kB) mohou způsobit selhání při spuštění kanálů nebo mohou způsobit nekonzistence hodnot v hodnotách SSLKEYDA, SSLKEYTIA a SSLKEYS.

### SSLTASKS ( celé číslo )

Počet podúloh serveru, které mají být použity pro zpracování volání SSL. Chcete-li používat kanály zabezpečení SSL, musíte mít alespoň dvě z těchto spuštěných úloh.

Tento parametr je platný pouze pro z/OS.

Tato hodnota je v rozsahu 0-9999. Chcete-li se vyhnout problémům s přidělením úložiště, nenastavujte parametr SSLTASKS na hodnotu větší než 50.

Změny tohoto parametru jsou platné při restartování inicializátoru kanálu.

## **STATACLS**

Určuje, zda mají být shromažďovány statistické údaje pro automaticky definované kanály odesílatele klastru:

### **QMGR**

Shromažďování statistických dat se dědí z nastavení parametru STATCHL správce front.

Jedná se o počáteční výchozí hodnotu správce front.

### **OFF**

Shromažďování statistických dat pro kanál je vypnuto.

### **LOW**

Pokud STATCHL je NONE, shromažďování statistických dat je zapnuto s nízkým poměrem shromažďování dat s minimálním dopadem na výkon systému.

### **MEDIUM**

Pokud STATCHL je NONE, shromažďování statistických dat je přepnuto se středním poměrem shromažďování dat.

### **HIGH**

Pokud STATCHL je NONE, shromažďování statistických dat je přepnuto s vysokým poměrem shromažďování dat.

Změna tohoto parametru se projeví pouze u kanálů, které byly spuštěny po provedení změny. Všechny kanály spuštěné před změnou parametru pokračují s hodnotou platnou v době, kdy byl kanál spuštěn.

V systému z/OS tento parametr jednoduše zapne shromažďování statistických dat, bez ohledu na vybranou hodnotu. Zadáním LOW, MEDIUM nebo HIGH nezpůsobíte ve výsledcích žádný změnu.

## **STATCHL**

Určuje, zda mají být shromažďována statistická data pro kanály:

### **NONE**

Shromažďování statistických dat je vypnuto pro kanály bez ohledu na nastavení jejich parametru STATCHL .

### **OFF**

Shromažďování statistických dat je vypnuto pro kanály, které uvádí hodnotu QMGR v jejich parametru STATCHL .

Jedná se o počáteční výchozí hodnotu správce front.

### **LOW**

Shromažďování statistických dat je zapnuto, s nízkým poměrem shromažďování dat, pro kanály určující hodnotu QMGR v jejich parametru STATCHL .

### **MEDIUM**

Shromažďování statistických dat je zapnuto, se středním poměrem shromažďování dat, pro kanály specifikující hodnotu QMGR v jejich parametru STATCHL .

### **HIGH**

Shromažďování statistických dat je zapnuto, s vysokým poměrem shromažďování dat, pro kanály, které určují hodnotu parametru QMGR v jejich parametru STATCHL .

Změna tohoto parametru se projeví pouze u kanálů, které byly spuštěny po provedení změny. Všechny kanály spuštěné před změnou parametru pokračují s hodnotou platnou v době, kdy byl kanál spuštěn.

V systému z/OS tento parametr jednoduše zapne shromažďování statistických dat, bez ohledu na vybranou hodnotu. Zadáním LOW, MEDIUM nebo HIGH nezpůsobíte ve výsledcích žádný změnu.

## **STATINT ( celé\_číslo )**

Časový interval, v sekundách, kdy jsou data monitorování statistiky zapsána do fronty monitorování.

Uvedte hodnotu v rozsahu od 1 do 604800.

Tento parametr je platný pouze v systémech IBM i, SYSTÉM UNIX, Linuxa Okna .

Změny tohoto parametru mají okamžitý účinek na kolekci dat monitorování a statistiky.

## **STATMQI**

Určuje, zda mají být shromažďována data monitorování statistiky pro správce front:

### **OFF**

Shromažďování dat pro statistiku MQ je znepřístupněno.

Jedná se o počáteční výchozí hodnotu správce front.

### **ON**

Shromažďování dat pro statistiku MQ je zpřístupněno.

Tento parametr je platný pouze v systémech IBM i, SYSTÉM UNIX, Linuxa Okna .

Změny tohoto parametru mají okamžitý účinek na kolekci dat monitorování a statistiky.

## **STATQ**

Uvádí, zda se mají shromažďovat statistická data pro fronty:

### **NONE**

Shromažďování statistických dat je vypnuto pro fronty bez ohledu na nastavení jejich parametru STATQ .

### **OFF**

Shromažďování statistických dat je vypnuto pro fronty, ve kterých je uvedena hodnota QMGR nebo OFF v jejich parametru STATQ . Výchozí hodnota je OFF .

### **ON**

Shromažďování statistických dat je zapnuto pro fronty, ve kterých je uvedena hodnota QMGR nebo ON v jejich parametru STATQ .

Tento parametr je platný pouze v systémech IBM i, SYSTÉM UNIX, Linuxa Okna .

Statistické zprávy jsou generovány pouze pro fronty, které se otevřou po povolení kolekce statistik. Aby se nová hodnota parametru STATQ projevila, není třeba správce front restartovat.

## **STRSTPEV**

Uvádí, zda jsou generovány události spuštění a zastavení:

### **ENABLED**

Události spuštění a zastavení jsou generovány.

Jedná se o počáteční výchozí hodnotu správce front.

### **DISABLED**

Události spuštění a zastavení nejsou generovány.

## **SUITEB**

Uvádí, zda se použije šifrování vyhovující Suite B a jaká síla je požadována.

### **NONE**

Sada Suite B se nepoužívá. Standardní hodnota je NONE .

### **128\_BIT**

Je použito zabezpečení 128bitové úrovně sady Suite B.

### **192\_BIT**

Je použito 192bitové zabezpečení na úrovni Suite B

### **128\_BIT, 192\_BIT**

Je použito zabezpečení na úrovni Suite B 128-bit a 192bitové úrovně.

## **z/OS TCPCHL ( celé číslo )**

Maximální počet kanálů, které mohou být aktuální, nebo klientů, kteří mohou být připojeni, které používají přenosový protokol TCP/IP.

Maximální počet použitých soketů je součet hodnot v TCPCHL a CHIDISPS. Parametr z/OS UNIX System Services MAXFILEPROC (zadaný ve členu BPXPRM *xx* produktu SYS1.PARMLIB) řídí, kolik soketů je každá úloha povolena, a tedy kolik kanálů je povoleno každý dispečer. V tomto případě

je počet kanálů používajících protokol TCP/IP omezen na hodnotu MAXFILEPROC vynásobenou hodnotou parametru CHIDISPS.

Uvedte hodnotu 0-9999. Hodnota nesmí být větší než hodnota MAXCHL. MAXCHL definuje maximální počet dostupných kanálů. TCP/IP nemusí podporovat maximum jako 9999 kanálů. Je-li tomu tak, hodnota, kterou můžete zadat, je omezena počtem kanálů, které může TCP/IP podporovat. Pokud zadáte hodnotu 0, nebude přenosový protokol TCP/IP použit.

Změníte-li tuto hodnotu, zkontrolujte také hodnoty MAXCHL, LU62CHLa ACTCHL , abyste se ujistili, že nedochází ke konfliktu hodnot. Je-li to nutné, zvýšte hodnotu MAXCHL a ACTCHL.

Je-li hodnota tohoto parametru snížena, budou všechny aktuální kanály, které překročí novou mezní hodnotu, pokračovat v běhu až do zastavení.

Sdílení konverzací nepřispívá k celkovému počtu pro tento parametr.

Je-li hodnota **TCPCHL** nenulová při spuštění inicializátoru kanálu, lze hodnotu upravit dynamicky. Je-li hodnota **TCPCHL** při spuštění inicializátoru kanálu nula, pak se poslední příkaz ALTER neprojeví. V tomto případě byste měli provést příkaz ALTER, buď před spuštěním inicializátoru kanálu, nebo v souboru CSQINP2 , než vydáte příkaz **START CHINIT** .

Tento parametr je platný pouze pro z/OS .

### **z/OS TCPKEEP**

Určuje, zda se má použít mechanismus KEEPALIVE ke kontrole, zda je druhý konec připojení stále dostupný. Pokud není k dispozici, kanál se zavře.

#### **NO**

Prostředek TCP KEEPALIVE se nemá používat.

Jedná se o počáteční výchozí hodnotu správce front.

#### **YES**

Prostředek TCP KEEPALIVE se má použít tak, jak je uvedeno v datové sadě konfigurace profilu TCP. Interval je určen v atributu kanálu KAINTE .

Tento parametr je platný pouze pro z/OS .

Změny tohoto parametru se projeví u kanálů, které jsou později spuštěny. Na kanály, které jsou momentálně spuštěny, nejsou změny tohoto parametru ovlivněny.

Použití parametru TCPKEEP již není pro 'moderní' správce front nutné. Náhrada je kombinací následujících možností:

- použití 'moderních' klientských kanálů (SHARECNV < > 0); a
- použití časového limitu příjmu pro kanály zpráv RCVTIME.

Další informace viz technická poznámka "Nastavení intervalu TCP/IP KeepAlive , který má být použit produktem IBM MQ", na této adrese: <https://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21216834>

### **z/OS TCPNAME ( řetězec )**

Název jediné nebo preferované sady TCP/IP, která má být použita, v závislosti na hodnotě TCPSTACK. Tento název je názvem zásobníku systémových služeb produktu z/OS UNIX pro protokol TCP/IP, jak je uvedeno v parametru SUBFILESYSTYPE NAME ve členu BPXPRM xxx produktu SYS1.PARMLIB. TCPNAME je použitelné pouze v prostředích s více zásobníky CINET. Počáteční výchozí hodnota správce front je TCPIP.

V prostředích s jedním zásobníkem INET používá inicializátor kanálu pouze dostupný zásobník TCP/IP.

Maximální délka tohoto parametru je osm znaků.

Tento parametr je platný pouze pro z/OS .

Změny tohoto parametru se projeví při restartování inicializátoru kanálu.

## **z/OS TCPSTACK**

Uvádí, zda může inicializátor kanálu použít pouze sadu protokolů TCP/IP uvedenou v TCPNAME nebo volitelně vytvořit vazbu s vybraným zásobníkem TCP/IP. Tento parametr lze použít pouze v prostředí s více zásobníky CINET.

### **SINGLE**

Inicializátor kanálu může použít pouze adresní prostor TCP/IP uvedený v TCPNAME.

### **MULTIPLE**

Inicializátor kanálu může použít jakýkoli adresní prostor TCP/IP, který má k dispozici.

Tento parametr je platný pouze pro z/OS .

Změny tohoto parametru se projeví při restartování inicializátoru kanálu.

## **z/OS TRAXSTR**

Určuje, zda se trasování inicializátoru kanálu spustí automaticky:

### **YES**

Trasování inicializátoru kanálu má být spuštěno automaticky.

### **NO**

Trasování inicializátoru kanálu se nespustí automaticky.

Tento parametr je platný pouze pro z/OS .

Změny tohoto parametru se projeví při restartování inicializátoru kanálu. Chcete-li spustit nebo zastavit trasování inicializátoru kanálu bez restartování inicializátoru kanálu, použijte příkazy START TRACE nebo STOP TRACE po spuštění inicializátoru kanálu.

## **z/OS TRAXTBL ( celé\_číslo )**

Velikost (v megabajtech) datového prostoru pro trasování inicializátoru kanálu.

Uveďte hodnotu v rozsahu 2 až 2048.

Tento parametr je platný pouze pro z/OS .

### **Poznámka:**

1. Změny tohoto parametru se projeví okamžitě; všechny existující obsahy trasovací tabulky budou ztraceny.
2. Trasování **CHINIT** je uloženo v datovém prostoru s názvem qmídCHIN .CSQXTRDS. Pokud použijete velké datové prostory systému z/OS, zkontrolujte, zda je v systému k dispozici dostatek pomocného úložného prostoru, aby bylo možné provádět všechny související činnosti stránkování operačního systému z/OS. Může být také třeba zvýšit velikost datových sad produktu SYS1 . DUMP .

## **TREELIFE ( celé\_číslo )**

Doba životnosti neadministrativních témat v sekundách.

Neadministrativní témata jsou témata vytvořená při publikování aplikace nebo přihlášení k odběru řetězce tématu, který neexistuje jako administrativní uzel. Pokud tento neadministrativní uzel již nemá žádné aktivní odběry, určuje tento parametr, jak dlouho bude správce front čekat, než tento uzel odebere. Po recyklaci správce front jsou zachována pouze neadministrativní témata, která jsou používána trvalým odběrem.

Zadejte hodnotu v rozsahu 0 až 604000. Hodnota 0 znamená, že správce front neadministrativní témata neodebírání.

## **TRIGINT ( celé\_číslo )**

Časový interval vyjádřený v milisekundách.

Parametr TRIGINT je relevantní pouze v případě, že typ spouštěče ( TRGTYPE ) je nastavena na FIRST (podrobnosti viz "DEFINOVAT QLOCAL" na stránce 940). V tomto případě se zprávy spouštěče obvykle generují pouze tehdy, když do fronty dorazí vhodná zpráva a fronta byla dříve prázdná. Za určitých okolností však může být vygenerována další zpráva spouštěče s FIRST

spouštěním, i když nebyla fronta prázdná. Tyto další zprávy triggeru se negenerují častěji než každé TRIGINT milisekund; viz [Speciální případ typu spouštěče FIRST](#).

Zadejte hodnotu v rozsahu 0-999 999 999.

## Související informace

 [Práce s SSL nebo TLS v systému z/OS](#)

## Fronty ALTER

Chcete-li změnit parametry fronty, použijte příkaz MQSC **ALTER**. Fronta může být lokální fronta (ALTER QLOCAL), alias fronta (ALTER QALIAS), modelová fronta (ALTER QMODEL), vzdálená fronta, alias správce front nebo alias fronty odpovědí na frontu (ALTER QREMOTE).

## Použití příkazů MQSC

Informace o tom, jak používat příkazy MQSC, najdete v tématu [Provedení úloh lokální administrace pomocí příkazů MQSC](#).

Tato sekce obsahuje následující příkazy:

- [“ZMĚNIT ALIAS QALIAS” na stránce 780](#)
- [“POZMĚNIT QLOCAL” na stránce 782](#)
- [“ZMĚNIT MODEL QMODEL” na stránce 785](#)
- [“ZMĚNIT QREMOTE” na stránce 787](#)

Tyto příkazy jsou podporovány na následujících platformách:

IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
✓	✓	✓	2CR

Parametry, které nejsou zadány v příkazech fronty **ALTER**, mají za následek, že existující hodnoty těchto parametrů zůstanou nezměněny.

Vysvětlení symbolů ve sloupci z/OS viz [Použití příkazů v systému z/OS](#).

## Poznámky k použití pro fronty ALTER

- Úspěšné dokončení příkazu neznámá, že byla akce dokončena. Chcete-li zkontrolovat skutečné dokončení, prohlédněte si krok [ALTER queues](#) v tématu [Kontrola, zda byly dokončeny asynchronní příkazy pro distribuované sítě](#).

## Popisy parametrů pro ALTER QUEUE





Parametry, které jsou relevantní pro každý typ fronty, jsou v produktu [Tabulka 60 na stránce 759](#) tabulované. Každý parametr je popsán za tabulkou.

<i>Tabulka 60. Parametry DEFINE a ALTER QUEUE.</i>				
Křížová tabulka parametrů fronty a typů front. Pokud se parametr týká typu fronty, buňka obsahuje zaškrtnutí.				
Parametr	Lokální fronta	Modelová fronta	Fronta aliasů	Vzdálená fronta
<a href="#">ACCTQ</a>	✓	✓		
<a href="#">BOQNAME</a>	✓	✓		
<a href="#">BOTHRESH</a>	✓	✓		

Tabulka 60. Parametry DEFINE a ALTER QUEUE.

Křížová tabulka parametrů fronty a typů front. Pokud se parametr týká typu fronty, buňka obsahuje zaškrtnutí.

(pokračování)

Parametr	Lokální fronta	Modelová fronta	Fronta aliasů	Vzdálená fronta
  CFSTRUCT	✓	✓		
<u>CLCHNAME</u>	✓			
<u>CLUSNL</u>	✓		✓	✓
<u>CLUSTER</u>	✓		✓	✓
<u>CLWLPRTY</u>	✓		✓	✓
<u>CLWLRANK</u>	✓		✓	✓
<u>CLWLUSEQ</u>	✓			
  CMDSCOPE	✓	✓	✓	✓
<u>CUSTOM</u>	✓	✓	✓	✓
<u>DEFBIND</u>	✓		✓	✓
<u>DEFPRESP</u>	✓	✓	✓	✓
<u>DEFPRTY</u>	✓	✓	✓	✓
<u>DEFPSIST</u>	✓	✓	✓	✓
<u>DEFREADA</u>	✓	✓	✓	
<u>DEFSOPT</u>	✓	✓		
<u>DEFTYPE</u>	✓	✓		
<u>DESCR</u>	✓	✓	✓	✓
<u>DISTL</u>	✓	✓		
<u>FORCE</u>	✓		✓	✓
<u>GET</u>	✓	✓	✓	
<u>HARDENBO</u> nebo <u>NOHARDENBO</u>	✓	✓		
<u>INDXTYPE</u>	✓	✓		
<u>INITQ</u>	✓	✓		



Tabulka 60. Parametry DEFINE a ALTER QUEUE.

Křížová tabulka parametrů fronty a typů front. Pokud se parametr týká typu fronty, buňka obsahuje zaškrtnutí.

(pokračování)

Parametr	Lokální fronta	Modelová fronta	Fronta aliasů	Vzdálená fronta
<u>LIKE</u>	✓	✓	✓	✓
<u>MAXDEPTH</u>	✓	✓		
<u>MAXMSGL</u>	✓	✓		
<u>MONQ</u>	✓	✓		
<u>MSGDLVSQ</u>	✓	✓		
<u>NPMCLASS</u>	✓	✓		
<u>PROCESS</u>	✓	✓		
<u>PROPCTL</u>	✓	✓	✓	
<u>PUT</u>	✓	✓	✓	✓
<u>queue-name</u>	✓	✓	✓	✓
<u>QDEPTHHI</u>	✓	✓		
<u>QDEPTHLO</u>	✓	✓		
<u>QDPHIEV</u>	✓	✓		
<u>QDPLOEV</u>	✓	✓		
<u>QDPMAXEV</u>	✓	✓		
<u>z/OS</u>	✓	✓	✓	✓
<u>z/OS</u>				
<u>QSGDISP</u>				
<u>QSVCI EV</u>	✓	✓		
<u>QSVCI NT</u>	✓	✓		
<u>RETINTVL</u>	✓	✓		
<u>RNAME</u>				✓
<u>RQMNAME</u>				✓
<u>SCOPE</u>	✓		✓	✓
<u>SHARE</u> nebo <u>NOSHARE</u>	✓	✓		
<u>STATQ</u>	✓	✓		

Tabulka 60. Parametry DEFINE a ALTER QUEUE.

Křížová tabulka parametrů fronty a typů front. Pokud se parametr týká typu fronty, buňka obsahuje zaškrtnutí.

(pokračování)

Parametr	Lokální fronta	Modelová fronta	Fronta aliasů	Vzdálená fronta
z/OS	✓	✓		
z/OS				
STGCLASS				
TARGET			✓	
TARGQ			✓	
TARGETTYPE			✓	
TRIGDATA	✓	✓		
TRIGDPTH	✓	✓		
TRIGGER nebo NOTRIGGER	✓	✓		
TRIGMPRI	✓	✓		
TRIGTYPE	✓	✓		
USAGE	✓	✓		
XMITQ				✓

#### ***název\_fronty***

Lokální název fronty, kromě vzdálené fronty, kde se jedná o lokální definici vzdálené fronty.

Viz [Pravidla pojmenování objektů IBM MQ](#).

#### **ACCTQ**

Určuje, zda má být pro frontu povoleno shromažďování dat evidence. V systému z/OS shromážděná data jsou účetní data třídy 3 (evidence na úrovni podprocesů a na úrovni fronty). Má-li být shromažďována data evidence pro tuto frontu, musí být také povolena data evidence pro toto připojení. Zapněte shromažďování dat evidence tím, že nastavíte buď atribut správce front **ACCTQ**, nebo pole voleb ve struktuře MQCNO na volání MQCONN.

#### **QMGR**

Kolekce účetních dat je založena na nastavení parametru **ACCTQ** v definici správce front.

#### **ON**

Shromažďování účetních dat je pro frontu povoleno, pokud má parametr správce front **ACCTQ** hodnotu NONE. Na systémech z/OS musíte zapnout účtování třídy 3 pomocí příkazu **START TRACE**.

#### **OFF**

Shromažďování účetních dat je pro frontu zakázáno.

#### **BOQNAME ( *název-fronty* )**

Přemrštěný název fronty vrácených zpráv.

Tento parametr je podporován pouze v případě lokálních a modelových front.

Tento parametr použijte k nastavení nebo změně atributu názvu fronty lokálního nebo modelu, který je ve frontě. Kromě možnosti dotazování na hodnotu, která má být dotazována, správce front nic

neodvozuje na základě hodnoty tohoto atributu. IBM MQ classes for JMS přenáší zprávu, která je z maximálního počtu opakování vrácena do této fronty. Maximum je určeno atributem **BOTHRESH** .

### **BOTHRESH ( celé\_číslo )**

Prahová hodnota vrácení.

Tento parametr je podporován pouze v případě lokálních a modelových front.

Tento parametr použijte k nastavení nebo změně hodnoty atributu předchozí prahové hodnoty pro výstup z lokální nebo modelové fronty. Kromě možnosti dotazování na hodnotu, která má být dotazována, správce front nic neodvozuje na základě hodnoty tohoto atributu. IBM MQ classes for JMS použijte atribut k určení toho, kolikrát se zpráva vrátila. Je-li hodnota překročena, zpráva se přenesla do fronty pojmenované atributem **BOQNAME** .

Zadejte hodnotu v rozsahu 0-999 999 999.

**z/OS**

### **CFSTRUCT ( název\_struktury )**

Určuje název struktury prostředku Coupling Facility, do které mají být ukládány zprávy při použití sdílených front.

Tento parametr je podporován pouze v systémech z/OS pro lokální a modelové fronty.

Název:

- Nesmí obsahovat více než 12 znaků.
- Musí začínat velkým písmenem (A-Z)
- Může obsahovat pouze znaky A-Z a 0-9.

Název skupiny sdílení front, ke kterému je správce front připojen, má předponu s názvem, kterou jste zadali. Název skupiny sdílení front je vždy čtyři znaky, je-li to nutné, doplněný znaky @. Pokud například použijete skupinu sdílení front s názvem NY03 a zadáte název PRODUCT7, výsledný název struktury prostředku Coupling Facility je NY03PRODUCT7. Administrativní strukturu pro skupinu sdílení front (v tomto případě NY03CSQ\_ADMIN) nelze použít pro ukládání zpráv.

Pro ALTER QLOCAL, ALTER QMODEL, DEFINE QLOCAL s **REPLACE** a DEFINE QMODEL s **REPLACE** platí následující pravidla:

- V lokální frontě s **QSGDISP** ( SHARED ), **CFSTRUCT** nelze změnit.

Pokud změníte hodnotu buď **CFSTRUCT** nebo **QSGDISP** , musíte frontu vymazat a předefinovat. Chcete-li zachovat některou ze zpráv ve frontě, je třeba před odstraněním fronty odlehčovat zprávy. Znovu načtěte zprávy po předefinování fronty, nebo přesuňte zprávy do jiné fronty.

- Ve modelové frontě s **DEFTYPE** ( SHAREDYN ) nesmí být **CFSTRUCT** prázdný.
- U lokální fronty s **QSGDISP** jinou než SDÍLENO nebo s modelovou frontou s **DEFTYPE** jinou než SHAREDYN, hodnota **CFSTRUCT** nezáleží.

Pro DEFINE QLOCAL s **NOREPLACE** a DEFINE QMODEL s **NOREPLACE**, struktura prostředku Coupling Facility:

- V lokální frontě s **QSGDISP** ( SHARED ) nebo modelová fronta s **DEFTYPE** ( SHAREDYN ), **CFSTRUCT** nemůže být prázdná.
- U lokální fronty s jiným **QSGDISP** než SHARED nebo modelové fronty s **DEFTYPE** jiným než SHAREDYN, hodnota **CFSTRUCT** nezáleží.

**Poznámka:** Než budete moci frontu používat, musí být struktura definována v datové sadě zásad Správa prostředků prostředku Coupling Facility (CFRM).

### **CLCHNAME ( název\_kanálu )**

Tento parametr je podporován pouze v přenosových frontách.

CLCHNAME je generický název odesílacích kanálů klastru, které používají tuto frontu jako přenosovou frontu. Atribut uvádí, které odesílací kanály klastru budou z této přenosové fronty klastru posílat zprávy do přijímacího kanálu klastru.

Atribut atributu přenosové fronty CLCHNAME můžete také ručně nastavit na odesílací kanál klastru. Zprávy, které jsou určeny pro správce front připojeného prostřednictvím odesílacího kanálu klastru, jsou uloženy do přenosové fronty, která identifikuje odesílací kanál klastru. Tyto zprávy se nebudou ukládat do výchozí přenosové fronty klastru. Nastavíte-li atribut CLCHNAME na prázdné místo, přepne se kanál do výchozí přenosové fronty klastru při restartu kanálu. Výchozí fronta je buď SYSTEM.CLUSTER.TRANSMIT.ChanneName, nebo SYSTEM.CLUSTER.TRANSMIT.QUEUE, v závislosti na hodnotě atributu DEFCLXQ správce front.

Zadáním hvězdiček "\*" \* "" v CLCHNAME můžete přidružit přenosovou frontu k sadě odesílacích kanálů klastru. Hvězdička může být na začátku, na konci nebo kdekoli ve středu řetězce názvu klastru. Parametr CLCHNAME je omezen délkou 48 znaků, MQ\_OBJECT\_NAME\_LENGTH. Název kanálu je omezen na 20 znaků: MQ\_CHANNEL\_NAME\_LENGTH. Uvedete-li hvězdičku, musíte také nastavit atribut SHARE tak, aby více kanálů mohlo souběžně přistupovat k přenosové frontě.

**z/OS** Uvedete-li "\*" \* "" v CLCHNAME, abyste získali název profilu kanálu, musíte uvést název profilu kanálu v uvozovkách. Pokud neuvedete generický název kanálu v uvozovkách, obdržíte zprávu CSQ9030E.

Výchozí konfigurace správce front pro všechny odesílací kanály klastru je odesílat zprávy z jedné přenosové fronty SYSTEM.CLUSTER.TRANSMIT.QUEUE. Výchozí konfiguraci lze upravit změnou atributu správce front DEFCLXQ. Výchozí hodnota tohoto atributu je SCTQ. Tuto hodnotu můžete změnit na CHANNEL. Nastavíte-li atribut DEFCLXQ na hodnotu CHANNEL, bude mít každý odesílací kanál klastru standardně používat specifickou přenosovou frontu klastru, SYSTEM.CLUSTER.TRANSMIT.ChanneName.

**z/OS** Pokud je v systému z/OS nastaven tento parametr, bude fronta:

- Musí být sdílitelný, uvedením atributu fronty SHARE.
- Musí být indexován na ID korelace zadáním INDXTYPE (CORRELID).
- Nesmí se jednat o dynamickou nebo sdílenou frontu.

### **CLUSNL ( název seznamu názvů )**

Název seznamu názvů klastrů, do kterých fronta patří.

Tento parametr je podporován pouze pro alias, lokální a vzdálené fronty.

Změny tohoto parametru nemají vliv na instance fronty, které jsou již otevřeny.

Pouze jedna z výsledných hodnot **CLUSNL** nebo **CLUSTER** může být neprázdná; nemůžete zadat hodnotu pro obě.

U lokálních front nelze tento parametr nastavit pro přenos, SYSTEM.CHANNEL.xx, SYSTEM.CLUSTER.xx nebo SYSTEM.COMMAND.xx fronty **z/OS**, a pouze pro z/OS fronty, pro fronty SYSTEM.QSG.xx.

Tento parametr je platný pouze v systémech AIX, HP-UX, Linux, Solaris a Windows **z/OS**, a z/OS.

### **CLUSTER ( název klastru )**


Název klastru, do kterého fronta patří.

Tento parametr je podporován pouze pro alias, lokální a vzdálené fronty.

Maximální délka je 48 znaků v souladu s pravidly pro pojmenování objektů IBM MQ. Změny tohoto parametru nemají vliv na instance fronty, které jsou již otevřeny.

Pouze jedna z výsledných hodnot **CLUSNL** nebo **CLUSTER** může být neprázdná; nemůžete zadat hodnotu pro obě.

U lokálních front nelze tento parametr nastavit pro přenos, SYSTEM.CHANNEL.xx, SYSTEM.CLUSTER.xx nebo SYSTEM.COMMAND.xx fronty **z/OS**, a pouze pro z/OS fronty, pro fronty SYSTEM.QSG.xx.

Tento parametr je platný pouze v systémech AIX, HP-UX, Linux, Solaris a Windows , a z/OS.

### **CLWLPRTY ( celé\_číslo )**

Určuje prioritu fronty pro účely rozdělení pracovní zátěže klastru. Tento parametr je platný pouze pro lokální, vzdálené fronty a alias fronty. Hodnota musí být v rozsahu nula až 9, kde nula je nejnižší priorita a 9 je nejvyšší. Další informace o tomto atributu najdete v tématu [Atribut fronty CLWLPRTY](#).

### **CLWLRANK ( celé\_číslo )**

Uvádí očíslování pořadí fronty pro účely rozdělení pracovní zátěže klastru. Tento parametr je platný pouze pro lokální, vzdálené fronty a alias fronty. Hodnota musí být v rozsahu nula až 9, kde nula je nejnižší pozice a 9 je nejvyšší. Další informace o tomto atributu naleznete v části [Atribut fronty CLWLRANK](#).

### **CLWLUSEQ**

Určuje chování operace MQPUT , pokud má cílová fronta lokální instanci a alespoň jednu vzdálenou instanci klastru. Tento parametr nemá žádný účinek, pokud produkt MQPUT pochází z kanálu klastru. Tento parametr je platný pouze pro lokální fronty.

### **QMGR**

Chování je zadáno argumentem **CLWLUSEQ** definice správce front.

### **ANY**

Správce front je pro účely rozdělení pracovní zátěže pro účely rozdělení pracovní zátěže považovat lokální frontu za jinou instanci fronty klastru.

### **LOKÁLNÍ**

Lokální fronta je jediným cílem operace MQPUT .

### **CMDSCOPE**

Tento parametr se vztahuje pouze k produktu z/OS . Určuje, kde má být příkaz spuštěn, když je správce front členem skupiny sdílení front.

Hodnota **CMDSCOPE** musí být prázdná nebo lokální správce front, je-li parametr **QSGDISP** nastaven na hodnotu GROUP nebo SHARED.

..

Příkaz bude spuštěn ve správci front, v němž byl zadán.

### **QmgrName**

Příkaz je spuštěn ve správci front, který jste zadali, pokud je správce front aktivní v rámci skupiny sdílení front.


Můžete zadat název správce front, jiný než správce front, ve kterém byl příkaz zadán. Můžete zadat jiný název, pouze v případě, že používáte prostředí skupiny sdílení front, a pokud je povolen příkazový server.

\*

Příkaz se provádí na lokálním správci front a je také předán každému aktivnímu správci front ve skupině sdílení front. Efekt \* je stejný jako zadání příkazu pro každého správce front ve skupině sdílení front.

### **CUSTOM ( řetězec )**

Vlastní atribut pro nové funkce.

 Tento atribut obsahuje hodnoty atributů, jako dvojice názvu atributu a hodnoty, oddělených alespoň jedním mezerou. Dvojice názvu atributu a hodnoty mají tvar NAME (VALUE) . Jednoduché uvozovky musí být uvozeny jiným jednoduchou uvozovkou.

### **CAPEXPY ( celé\_číslo )**

Maximální doba, vyjádřená v desetinách sekundy, do doby, než je zpráva vložena pomocí manipulátoru objektu s tímto objektem v cestě rozpoznání, se stane způsobilou pro zpracování vypršení platnosti.

Další informace o zpracování vypršení platnosti zprávy naleznete v tématu [Vynucení nižších časů vypršení platnosti](#).

#### **celé\_číslo**

Hodnota musí být v rozsahu 1 až 999 999 999.

#### **NOLIMIT**

Neexistuje žádné omezení doby vypršení platnosti zpráv vložených pomocí tohoto objektu. Toto je výchozí hodnota.

Uvedení hodnoty CAPEXPY, které není platné, nezpůsobí selhání příkazu. Místo toho se použije výchozí hodnota.

Všimněte si, že existující zprávy ve frontě, před změnou v produktu **CAPEXPY**, nejsou změnou ovlivněny (tj. jejich doba vypršení platnosti zůstane neporušená). Nová doba vypršení platnosti má pouze nové zprávy, které jsou vloženy do fronty po provedení změny v produktu **CAPEXPY**.

Maximální délka je definována konstantou MQ\_CUSTOM\_LENGTH a je aktuálně nastavena na hodnotu 128 na všech platformách.

#### **DEFBIND**

Uvádí vazbu, která se má použít, když aplikace uvádí MQ00\_BIND\_AS\_Q\_DEF na volání MQOPEN, a fronta je fronta klastru.

#### **OTEVŘENO**

Popisovač fronty je při otevření fronty navázán na specifickou instanci fronty klastru.

#### **NotFixed**

Popisovač fronty není vázán na žádnou instanci fronty klastru. Správce front vybírá specifickou instanci fronty, je-li zpráva vložena do produktu MQPUT. Změní tento výběr později, pokud vyvstane potřeba.

#### **Skupina**

Umožňuje aplikaci požadovat, aby byla skupina zpráv alokována do stejné cílové instance.

Více front se stejným názvem může být inzerováno v klastru správce front. Aplikace může odesílat všechny zprávy do jediné instance, MQ00\_BIND\_ON\_OPEN. Může povolit algoritmus správy pracovní zátěže pro výběr nevhodnějšího cíle na základě zpráv, MQ00\_BIND\_NOT\_FIXED. Umožňuje aplikaci požadovat, aby "skupina" zpráv byla alokována do stejné cílové instance. Vyvažování pracovní zátěže znovu vybírá místo určení mezi skupinami zpráv bez nutnosti použití MQCLOSE a MQOPEN fronty.

Volání MQPUT1 se vždy chová, jako by byla zadána hodnota NOTFIXED.

Tento parametr je platný pouze v systémech AIX, HP-UX, Linux, IBM i, Solaris a Windows z/OS.

#### **DEFPRESP**

Uvádí chování, které budou použity aplikacemi, když je typ odezvy vložení, v rámci voleb MQPMO, nastaven na MQPMO\_RESPONSE\_AS\_Q\_DEF.

#### **SYNC**

Operace vložení do fronty určující MQPMO\_RESPONSE\_AS\_Q\_DEF se vydávají za předpokladu, že je místo toho zadán MQPMO\_SYNC\_RESPONSE.

#### **ASYN**

Operace vložení do fronty určující MQPMO\_RESPONSE\_AS\_Q\_DEF jsou vydávány, jako kdyby byl zadán parametr MQPMO\_ASYNC\_RESPONSE; viz [volby MQPMO \(MQLONG\)](#).

#### **DEFPRTY ( celé\_číslo )**

Výchozí priorita zpráv vložených do fronty. Hodnota musí být v rozsahu 0 až 9. Nula je nejnižší priorita, až do parametru správce front **MAXPRTY**. Standardní hodnota **MAXPRTY** je 9.

#### **DEFPSIST**

Uvádí perzistenci zpráv, která se má použít, když aplikace uvádějí volbu MQPER\_PERSISTENCE\_AS\_Q\_DEF.

**NO**

Zprávy v této frontě se po restartu správce front ztratí.

**YES**

Zprávy v této frontě se uchovávají i po restartu správce front.

**z/OS** V systémech z/OS jsou hodnoty N a Y akceptovány jako synonyma NO a YES.

**DEFREADA**

Určuje výchozí chování dopředného čtení pro netrvalé zprávy doručené klientovi. Povolení dopředného čtení může zlepšit výkon klientských aplikací přijímajících netrvalé zprávy.

**NO**

Netrvalé zprávy nejsou dopředné čtení, pokud je aplikace klienta nakonfigurována na požadavky dopředného čtení.

**YES**

Netrvalé zprávy jsou odeslány na klienta před tím, než je aplikace požaduje. Netrvalé zprávy mohou být ztraceny, pokud klient skončí abnormálně, nebo pokud klient neodstraní všechny zprávy, které odeslal.

**VYPNUTO**

Čtení předem netrvalých zpráv pro tuto frontu není povoleno. Zprávy se do klienta neodesílají bez ohledu na to, zda aplikace klienta požaduje dopředné čtení.

**DEFSOPT**

Výchozí volba sdílení pro aplikace otevírající tuto frontu pro vstup:

**Excl**

Požadavek na otevření je pro výlučný vstup z fronty

**SHARED**

Požadavek na otevření je pro sdílený vstup z fronty

**DEFTYPE**

Typ definice fronty.

Tento parametr je podporován pouze u modelových front.

**Trvalý dynamický**

Trvalá dynamická fronta se vytvoří tehdy, když aplikace vydá volání MQI MQOPEN s názvem této modelové fronty zadané v deskriptoru objektu (MQOD).

**z/OS** V systému z/OS má dynamická fronta dispozice QMGR.

**z/OS (DWC)**

Tato volba je k dispozici pouze v systému z/OS .

Trvalá dynamická fronta je vytvořena, když aplikace vydá volání rozhraní API produktu MQOPEN s názvem této modelové fronty zadané v deskriptoru objektu (MQOD).

Dynamická fronta má dispozici SHARED.

**Dočasný dynamický**

Dočasná dynamická fronta je vytvořena, když aplikace vydá volání rozhraní API produktu MQOPEN s názvem této modelové fronty zadané v deskriptoru objektu (MQOD).

**z/OS** V systému z/OS má dynamická fronta dispozice QMGR.

Neuvádějte tuto hodnotu pro definici modelové fronty s parametrem **DEFPSIST** YES.

Uvedete-li tuto volbu, neuvádějte **INDXTYPE** (MSGTOKEN).

**DESCR (řetězec)**

Komentář prostého textu. Poskytuje popisné informace o objektu, když operátor vydá příkaz DISPLAY QUEUE .

Musí obsahovat pouze zobrazitelné znaky. Maximální délka je 64 znaků. V instalaci se znakovou sadou DBCS může obsahovat znaky DBCS (maximální délka je omezena na 64 bajtů).

**Poznámka:** Použijte znaky, které jsou v identifikátoru kódované znakové sady (CCSID) tohoto správce front. Pokud tak neuděláte a pokud jsou informace odeslány do jiného správce front, mohou být nesprávně přeloženy.

## **DISTL**

Nastaví, zda jsou distribuční seznamy podporovány partnerským správcem front.

### **YES**

Distribuční seznamy jsou podporovány partnerským správcem front.

### **NO**

Distribuční seznamy nejsou podporovány partnerským správcem front.

**Poznámka:** Tento parametr obvykle neměníte, protože je nastaven pomocí agenta MCA. Tento parametr však můžete nastavit při definování přenosové fronty v případě, že je známa schopnost distribučního seznamu správce front místa určení.

Tento parametr je platný pouze pro AIX, HP-UX, Linux, Solaris a Okna.

## **FORCE**

Tento parametr se vztahuje pouze na příkaz ALTER u aliasu, lokálních a vzdálených front.

Zadejte tento parametr, chcete-li vynutit dokončení příkazu za následujících okolností.

Pro alias frontu, pokud platí obě následující podmínky:

- Je zadán parametr **TARGQ** .
- Aplikace má otevřenou tuto frontu aliasů

Pro lokální frontu platí, jsou-li splněny obě následující podmínky:

- Je zadán parametr **NOSHARE** .
- Více než jedna aplikace má otevřenou frontu pro vstup

**FORCE** je také zapotřebí, jsou-li splněny obě následující podmínky:

- Parametr **USAGE** se změnil.
- Ve frontě je jedna nebo více zpráv, nebo jedna nebo více aplikací má otevřenou frontu

Neměňte parametr **USAGE** , když jsou zprávy ve frontě; formát zpráv se změní, když jsou vloženy do přenosové fronty.

Pro vzdálenou frontu, pokud platí obě následující podmínky:

- Parametr **XMITQ** se změnil.
- Jedna nebo více aplikací má tuto frontu otevřenou jako vzdálenou frontu

**FORCE** je také zapotřebí, jsou-li splněny obě následující podmínky:

- Všechny parametry **RNAME**, **RQMNAME** nebo **XMITQ** se změnil.
- Jedna nebo více aplikací má otevřenou frontu, která je interpretována prostřednictvím této definice jako alias správce front.

**Poznámka:** **FORCE** není vyžadováno, pokud je tato definice používána pouze jako alias fronty odpovědí.

Není-li parametr **FORCE** zadán v popisovaných okolnostech, nebude příkaz úspěšný.

## **GET**

Uvádí, zda mají být povoleny aplikace pro získání zpráv z této fronty:

### **POVOLENO**

Zprávy mohou být načítány z fronty prostřednictvím vhodně autorizovaných aplikací.



## VYPNUTO

Aplikace nemohou načítat zprávy z fronty.

Tento parametr lze také změnit pomocí volání rozhraní API produktu MQSET .

## HARDENBO & NOHARDENBO

Uvádí, zda je počet případů, kdy byla zpráva zálohována, tvrzená. Je-li počet upřesněn, hodnota pole **BackoutCount** deskriptoru zpráv je zapsána do protokolu před tím, než je zpráva vrácena operací MQGET. Zápis hodnoty do protokolu zajišťuje, že hodnota je přesná přes restarty správce front.

Tento parametr je podporován pouze v případě lokálních a modelových front.

Je-li počet odvolání trvale upřesněn, bude mít vliv na výkon operací MQGET pro trvalé zprávy v této frontě.

### HARDENBO

Počet vrácení zprávy pro zprávy v této frontě je tvrzený, aby se zajistilo, že je počet přesný.

### NoHardenBO

Počet vrácení zprávy pro zprávy v této frontě není upřesněn a nemusí být správný po restartování správce front.

**Poznámka:**  Tento parametr ovlivňuje pouze IBM MQ for z/OS.

## INDXTYPE

Typ indexu udržovaného správcem front k urychlení operací produktu MQGET ve frontě. Pro sdílené fronty typ indexu určuje typ operací MQGET , které lze použít.

Tento parametr je podporován pouze v případě lokálních a modelových front.

Zprávy lze načítat pomocí kritéria výběru pouze tehdy, je-li udržován příslušný typ indexu, jak ukazuje následující tabulka:

Výběrové kritérium načtení	Je vyžadován typ indexu	
	Sdílená fronta	Jiná fronta
Žádná (sekvenční načtení)	Libovolný	Libovolný
Identifikátor zprávy	MSGID nebo NONE	Libovolný
Identifikátor korelace	CORRELID	Libovolný
Identifikátory zpráv a korelace	MSGID nebo CORRELID	Libovolný
Identifikátor skupiny	GROUPID	Libovolný
Seskupení	GROUPID	GROUPID
Token zpráv	není povoleno	MSGTOKEN

kde hodnota parametru **INDXTYPE** má následující hodnoty:

### NONE

Není udržován žádný index. Použijte NONE , když jsou zprávy obvykle načítány postupně, nebo použijte jak identifikátor zprávy, tak identifikátor korelace jako kritérium výběru na volání MQGET .

### MSGID

Je udržován index identifikátorů zpráv. Použijte MSGID , když jsou zprávy obvykle načítány s použitím identifikátoru zprávy jako kritéria výběru na volání MQGET s identifikátorem korelace nastaveným na hodnotu NULL.

### CorrelId

Je udržován index identifikátorů korelace. Použijte CORRELID , když jsou zprávy obvykle načítány s použitím identifikátoru korelace jako kritéria výběru na volání MQGET s identifikátorem zprávy nastaveným na hodnotu NULL.

## groupID

Je udržován index identifikátorů skupin. Použijte GROUPID , když se zprávy načítají pomocí kritérií výběru seskupení zpráv.

### Poznámka:

1. Nemůžete nastavit **INDXTYPE** na GROUPID , je-li fronta přenosovou frontou.
2. Aby bylo možné určit sdílenou frontu s produktem **INDXTYPE** ( GROUPID ), musí fronta používat strukturu prostředku CF v produktu CFLEVEL (3) .

## MsgToken

Je udržován index tokenů zpráv. Použijte MSGTOKEN , když je fronta spravovaná fronta WLM, kterou používáte s funkcemi správce pracovní zátěže z/OS.

**Poznámka:** Nemůžete nastavit **INDXTYPE** na MSGTOKEN , pokud:

- Fronta je modelová fronta s typem definice SHAREDYN .
- Fronta je dočasná dynamická fronta
- Fronta je přenosová fronta
- Uvedete **QSGDISP** ( SHARED )

U front, které nejsou sdíleny a nepoužívají seskupení nebo tokeny zpráv, typ indexu neomezí typ výběru načítání. Index se však používá k urychlení operací produktu **GET** ve frontě, takže zvolte typ, který odpovídá nejběžnějším výběrovým výběrem.

Pokud měníte nebo nahrazujete existující lokální frontu, můžete změnit parametr **INDXTYPE** pouze v případech uvedených v následující tabulce:

Typ fronty		NESDÍLENO			SHARED	
Stav fronty		Aktivita bez vazby	Žádná nepotvrzená aktivita, přítomné zprávy	Žádná nepotvrzená aktivita a prázdná	Otevřené nebo zprávy k dispozici	Neotevřeno a prázdné
Změňte INDXTYPE z:	Do:	Změna povolena?				
NONE	MSGID	Ne	Ano	Ano	Ne	Ano
NONE	CORRELID	Ne	Ano	Ano	Ne	Ano
NONE	MSGTOKEN	Ne	Ne	Ano	-	-
NONE	GROUPID	Ne	Ne	Ano	Ne	Ano
MSGID	NONE	Ne	Ano	Ano	Ne	Ano
MSGID	CORRELID	Ne	Ano	Ano	Ne	Ano
MSGID	MSGTOKEN	Ne	Ne	Ano	-	-
MSGID	GROUPID	Ne	Ne	Ano	Ne	Ano
CORRELID	NONE	Ne	Ano	Ano	Ne	Ano
CORRELID	MSGID	Ne	Ano	Ano	Ne	Ano
CORRELID	MSGTOKEN	Ne	Ne	Ano	-	-
CORRELID	GROUPID	Ne	Ne	Ano	Ne	Ano
MSGTOKEN	NONE	Ne	Ano	Ano	-	-
MSGTOKEN	MSGID	Ne	Ano	Ano	-	-

Typ fronty		NESDÍLENO			SHARED	
MSGTOKEN	CORRELID	Ne	Ano	Ano	-	-
MSGTOKEN	GROUPLD	Ne	Ne	Ano	-	-
GROUPLD	NONE	Ne	Ne	Ano	Ne	Ano
GROUPLD	MSGID	Ne	Ne	Ano	Ne	Ano
GROUPLD	CORRELID	Ne	Ne	Ano	Ne	Ano
GROUPLD	MSGTOKEN	Ne	Ne	Ano	-	-

Tento parametr je podporován pouze v systému z/OS. Na ostatních platformách jsou všechny fronty automaticky indexovány.

### INITQ ( řetězec )

Lokální název inicializační fronty v tomto správci front, ke kterému jsou zapisovány zprávy spouštěče související s touto frontou; viz [Pravidla pojmenování objektů produktu IBM MQ](#).

Tento parametr je podporován pouze v případě lokálních a modelových front.

### LIKE ( název-qtype-qtype-name )

Název fronty s parametry, které se používají k modelování této definice.


Není-li toto pole vyplněno, budou hodnoty nedefinovaných polí parametru převzaty z jedné z následujících definic. Volba závisí na typu fronty:

Typ fronty	Definice
Fronta aliasů	SYSTEM.DEFAULT.ALIAS.QUEUE
Lokální fronta	SYSTEM.DEFAULT.LOCAL.QUEUE
Modelová fronta	SYSTEM.DEFAULT.MODEL.QUEUE
Vzdálená fronta	SYSTEM.DEFAULT.REMOTE.QUEUE

Například, nevyplnění tohoto parametru je ekvivalentní definování následující hodnoty LIKE pro alias frontu:

```
LIKE(SYSTEM.DEFAULT.ALIAS.QUEUE)
```

Požadujete-li jiné výchozí definice pro všechny fronty, změňte výchozí definice front místo použití parametru **LIKE**.

 V produktu z/OS správce front hledá objekt s typem a typem fronty, který zadáte s dispozicí vlastností QMGR, COPY nebo SHARED. Dispozice objektu **LIKE** se nekopíruje do objektu, který definujete.


### Poznámka:


1. **QSGDISP** ( GROUP ) objekty se neprohledávají.
2. **LIKE** je ignorován, pokud **QSGDISP** ( COPY ) je zadán.

### MAXDEPTH ( celé číslo )

Maximální počet zpráv povolených ve frontě.

Tento parametr je podporován pouze v případě lokálních a modelových front.

V systémech AIX, HP-UX, Linux, Solaris a Windows  a z/OS zadejte hodnotu v rozsahu od nuly do 999999999.

Tento parametr je platný pouze v systémech AIX, HP-UX, Linux, Solaris a Windows , a z/OS .

Na libovolné jiné platformě IBM MQ zadejte hodnotu v rozsahu nula až 640000.

Další faktory mohou stále způsobit, že se s frontou bude zacházet jako s plným, například pokud není k dispozici další prostor na pevném disku.


Je-li tato hodnota zkrácena, všechny zprávy, které jsou již ve frontě a které překračují nové maximum, zůstanou neporušené.

### **MAXMSGL ( celé\_číslo )**

Maximální délka (v bajtech) zpráv v této frontě.

Tento parametr je podporován pouze v případě lokálních a modelových front.

V systému AIX, HP-UX, Linux, Solaris a Oknazadejte hodnotu v rozsahu nula až do maximální délky zprávy pro správce front. Viz parametr **MAXMSGL** příkazu ALTER QMGR , [ALTER QMGR MAXMSGL](#).

 V systému z/OSzadejte hodnotu v rozsahu 0 až 100 MB (104 857 600 bajtů).

Délka zprávy zahrnuje délku uživatelských dat a délku záhlaví. U zpráv vložených do přenosové fronty jsou k ní další záhlaví přenosu. Povolte dalších 4000 bajtů pro všechna záhlaví zpráv.

Je-li tato hodnota snížena, žádné zprávy, které jsou již ve frontě s délkou přesahující nové maximum, nebudou ovlivněny.

Aplikace mohou tento parametr použít k určení velikosti vyrovnávací paměti pro načítání zpráv z fronty. Proto lze hodnotu omezit pouze v případě, že je známo, že toto snížení nezpůsobí nesprávné fungování aplikace.

Všimněte si, že přidáním digitálního podpisu a klíče do zprávy, [IBM MQ Advanced Message Security](#) zvýší délku zprávy.

### **MONQ**

Ovládá shromažďování online monitorovacích dat pro fronty.

Tento parametr je podporován pouze v případě lokálních a modelových front.

#### **QMGR**

Shromážděte data monitorování v závislosti na nastavení parametru správce front **MONQ**.

#### **OFF**

Shromažďování online monitorovacích dat je pro tuto frontu vypnuto.

#### **NÍZKÁ**

Není-li hodnota parametru **MONQ** správce front NONE, je pro tuto frontu zapnuto monitorování online monitorování dat.

#### **STŘEDNÍ**

Není-li hodnota parametru **MONQ** správce front NONE, je pro tuto frontu zapnuto monitorování online monitorování dat.

#### **VYSOKÁ**

Není-li hodnota parametru **MONQ** správce front NONE, je pro tuto frontu zapnuto monitorování online monitorování dat.

Mezi hodnotami LOW, MEDIUM a HIGH nejsou žádné rozdíly. Tyto hodnoty zase zapnou shromažďování dat, ale neovlivňují rychlost shromažďování.

Je-li tento parametr použit v příkazu fronty ALTER, je tato změna účinná pouze tehdy, je-li fronta otevřena.

### **MSGDLVSQ**

Sekvence doručení zpráv.

Tento parametr je podporován pouze v případě lokálních a modelových front.

## PRIORITY


Zprávy jsou doručovány (jako odpověď na volání rozhraní API produktu MQGET ) v pořadí FIFO (first-in-first-out) v rámci priority.

## FIFO

Zprávy jsou doručeny (jako odpověď na volání rozhraní API produktu MQGET ) v pořadí FIFO. U zpráv v této frontě je ignorována priorita.

Parametr posloupnosti doručení zprávy lze změnit z PRIORITY na FIFO , zatímco ve frontě jsou zprávy. Pořadí zpráv, které jsou již ve frontě, se nezmění. Zprávy přidávané do fronty později mají výchozí prioritu fronty, a proto mohou být zpracovány dříve než některé existující zprávy.

Je-li posloupnost doručení zprávy změněna z FIFO na PRIORITY, zprávy vloženy do fronty, zatímco fronta byla nastavena na FIFO, berou výchozí prioritu.

**Poznámka:**  Pokud **INDXTYPE** ( GROUPID ) je zadán spolu s **MSGDLVSQ** ( PRIORITY ), priorita, v níž jsou skupiny načítány, je založena na prioritě první zprávy v každé skupině. Priority 0 a 1 používá správce front k optimalizaci načítání zpráv v logickém pořadí. První zpráva v každé skupině nesmí tyto priority používat. Pokud ano, zpráva se uloží, jako kdyby byla priorita dvě.

## NPMCLASS

Úroveň spolehlivosti, která má být přiřazena k netrvalým zprávám, které jsou vloženy do fronty:

### NORMÁLNÍ

Netrvalé zprávy se ztratí po selhání nebo ukončení správce front. Tyto zprávy jsou zahozeny při restartování správce front.

### VYSOKÁ

Správce front se pokusí zachovat netrvalé zprávy v této frontě po restartování správce front nebo se přepnout.

 Tento parametr nelze nastavit v systému z/OS.

## PROCESS ( řetězec )


Lokální název procesu IBM MQ.

Tento parametr je podporován pouze v případě lokálních a modelových front.

Tento parametr je názvem instance procesu, která identifikuje aplikaci spuštěnou správcem front při výskytu události spouštěče; viz [Pravidla pojmenování objektů produktu IBM MQ](#).

Definice procesu se nekontroluje, když je definována lokální fronta, ale musí být k dispozici pro událost triggeru, která se má vyskytnout.

Je-li fronta přenosová fronta, obsahuje definice procesu název kanálu, který má být spuštěn. Tento parametr je volitelný pro přenosové fronty na AIX, HP-UX, IBM i, Linux, Solaris,

a Windows  a z/OS . Pokud ji neuvědíte, převezme se název kanálu z hodnoty zadané pro argument **TRIGDATA** .

## PROPCTL

Atribut řízení vlastností. Atribut je volitelný. Lze jej použít pro lokální, alias a modelové fronty.

**Poznámka:** Pokud vaše aplikace otvírá alias frontu, musíte nastavit tuto hodnotu jak na alias, tak na cílové fronty.

Volby **PROPCTL** jsou následující. Tyto volby nemají vliv na vlastnosti zprávy v rozšíření MQMD nebo MQMD .

### all

Nastavte ALL tak, aby aplikace mohla číst všechny vlastnosti zprávy buď v záhlaví MQRFH2 , nebo jako vlastnosti obslužné rutiny zprávy.

Volba ALL umožňuje aplikacím, které nelze změnit, pro přístup ke všem vlastnostem zprávy ze záhlaví MQRFH2 . Aplikace, které lze změnit, mohou přistupovat ke všem vlastnostem zprávy jako vlastnosti obslužné rutiny zprávy.

V některých případech se formát dat v záhlaví MQRFH2 v přijaté zprávě může lišit od formátu ve zprávě, když byl odeslán.

## COMPAT

Nastavte parametr COMPAT tak, aby nezměněné aplikace, které očekávají JMS-související vlastnosti, měly být v záhlaví MQRFH2 v datech zprávy nadále fungovat jako dříve. Aplikace, které lze změnit, mohou přistupovat ke všem vlastnostem zprávy jako vlastnosti obslužné rutiny zprávy.

Pokud zpráva obsahuje vlastnost s předponou `mc`, `jms`, `usr` nebo `mqext`, jsou všechny vlastnosti zprávy doručeny do aplikace. Není-li zadán žádný popisovač zprávy, jsou vlastnosti vráceny v záhlaví MQRFH2. Je-li zadán popisovač zprávy, jsou všechny vlastnosti vráceny v popisovači zprávy.

Pokud zpráva neobsahuje vlastnost s žádnou z těchto předpon, a aplikace neposkytuje popisovač zprávy, aplikace se nevrátí žádné vlastnosti zprávy. Je-li zadán popisovač zprávy, jsou všechny vlastnosti vráceny v popisovači zprávy.

V některých případech se formát dat v záhlaví MQRFH2 v přijaté zprávě může lišit od formátu ve zprávě, když byl odeslán.

## Vynutit

Vynutí všechny aplikace ke čtení vlastností zpráv ze záhlaví MQRFH2.

Vlastnosti jsou vždy vráceny v datech zprávy v záhlaví MQRFH2 bez ohledu na to, zda aplikace určuje popisovač zprávy.

Platný popisovač zprávy zadaný v poli `MsgHandle` struktury MQGMO na volání MQGET je ignorován. Vlastnosti zprávy nejsou přístupné pomocí popisovače zprávy.

V některých případech se formát dat v záhlaví MQRFH2 v přijaté zprávě může lišit od formátu ve zprávě, když byl odeslán.

## NONE

Je-li zadán popisovač zprávy, všechny vlastnosti jsou vráceny v popisovači zprávy.

Všechny vlastnosti zprávy jsou odebrány z těla zprávy před jejím doručení do aplikace.

## PUT

Uvádí, zda zprávy lze vkládat do fronty.

### POVOLENO

Zprávy lze přidávat do fronty (s odpovídajícími autorizovanými aplikacemi).


### VYPNUTO

Zprávy nelze přidat do fronty.

Tento parametr lze také změnit pomocí volání rozhraní API produktu MQSET.

## QDEPTHHI ( celé\_číslo )

Prahová hodnota, proti níž je porovnávána hloubka fronty pro generování události Příliš dlouhá fronta.


Tento parametr je podporován pouze v případě lokálních a modelových front.  Další informace o tom, že sdílené fronty v systému z/OS mají tuto událost, viz téma [Sdílené fronty a události hloubky fronty \( IBM MQ for z/OS \)](#).

Tato událost označuje, že aplikace vložila zprávu do fronty, jejímž výsledkem je počet zpráv ve frontě, které jsou větší než nebo rovny horní prahové hodnotě hloubky fronty. Viz parametr **QDPHIEV**.

Hodnota je vyjádřena jako procentní část maximální hloubky fronty (parametr **MAXDEPTH**) a musí být v rozsahu od nuly do 100 a ne menší než **QDEPTHLO**.

## QDEPTHLO ( celé\_číslo )

Prahová hodnota, se kterou se porovnává hloubka fronty, aby se vygenerovala událost Nízká hloubka fronty.

Tento parametr je podporován pouze v případě lokálních a modelových front.  Další informace o tom, že sdílené fronty v systému z/OS mají tuto událost, viz téma [Sdílené fronty a události hloubky fronty \( IBM MQ for z/OS \)](#).

Tato událost označuje, že aplikace načetla zprávu z fronty, která má za následek, že počet zpráv ve frontě se stává menší nebo roven dolní prahové hodnotě hloubky fronty. Viz parametr **QDPLOEV** .


Hodnota je vyjádřena jako procentní část maximální hloubky fronty (parametr **MAXDEPTH** ) a musí být v rozsahu od 0 do 100 a větší než **QDEPTHHI**.

#### **QDPHIEV**

Řídí, zda jsou generovány události vysoké hloubky fronty.

Tento parametr je podporován pouze v případě lokálních a modelových front.

Událost Příliš dlouhá fronta označuje, že aplikace vložila zprávu do fronty, jejímž výsledkem je počet zpráv ve frontě, které jsou větší než nebo rovny horní prahové hodnotě hloubky fronty. Viz parametr **QDEPTHHI** .

**Poznámka:** Hodnota tohoto parametru může být implicitně změněna , a sdílené fronty v z/OS ovlivňují událost. Viz popis [High Queue Depth High](#).

#### **POVOLENO**

Události vysoké hloubky fronty se generují

#### **VYPNUTO**


Události vysoké hloubky fronty se negenerují

#### **QDPLOEV**

Řídí, zda jsou generovány události nízké hloubky fronty.

Tento parametr je podporován pouze v případě lokálních a modelových front.

Událost Nízká hloubka fronty označuje, že aplikace načetla zprávu z fronty, která má za následek, že počet zpráv ve frontě je menší než nebo roven dolní prahové hodnotě hloubky fronty. Viz parametr **QDEPTHLO** .

**Poznámka:** Hodnota tohoto parametru může být implicitně změněna , a sdílené fronty v z/OS ovlivňují událost. Další informace o této události naleznete v části [Dolní hloubka fronty](#).

#### **POVOLENO**

Události nízké hloubky fronty se generují

#### **VYPNUTO**


Události nízké hloubky fronty se negenerují

#### **QDPMAXEV**

Řídí, zda jsou generovány úplné události fronty.

Tento parametr je podporován pouze v případě lokálních a modelových front.

Událost Celá fronta indikuje, že vložení do fronty bylo zamítnuto, protože fronta je plná. Hloubka fronty dosáhla maximální hodnoty.

**Poznámka:** Hodnota tohoto parametru může být implicitně změněna , a sdílené fronty v z/OS ovlivňují událost. Další informace o této události naleznete v tématu [Plná fronta](#).

#### **POVOLENO**

Události zaplnění fronty jsou generovány

#### **VYPNUTO**

Události zaplnění fronty se negenerují

#### **QSGDISP**

Tento parametr se vztahuje pouze k produktu z/OS .

Určuje dispozice objektu v rámci skupiny.

Akce ALTER v závislosti na různých hodnotách produktu <b>QSGDISP</b> .	
<b>QSGDISP</b>	<b>ALTER</b>
COPY	Definice objektu je umístěna v sadě stránek správce front, který provádí daný příkaz. Objekt byl definován pomocí příkazu, který měl parametry <b>QSGDISP</b> ( COPY ). Tento příkaz nemá vliv na žádný objekt nacházející se ve sdíleném úložišti nebo jakýkoli objekt definovaný pomocí příkazu, který má parametry <b>QSGDISP</b> ( QMGR ).
Skupina	Definice objektu je uložena ve sdíleném úložišti. Objekt byl definován pomocí příkazu, který měl parametry <b>QSGDISP</b> ( GROUP ). Jakýkoli objekt umístěný v sadě stránek správce front, který provádí příkaz (s výjimkou lokální kopie objektu) nebo kterýkoli objekt definovaný pomocí příkazu, který měl parametry <b>QSGDISP</b> ( SHARED ), není tímto příkazem ovlivněn. Je-li příkaz úspěšný, vygeneruje se následující příkaz a odešle se všem aktivním správcům front ve skupině sdílení front za účelem pokusu o aktualizaci lokálních kopií na sadě stránek nula:  <pre>DEFINE QUEUE(QNAME) REPLACE QSGDISP(COPY)</pre> Hodnota ALTER pro objekt skupiny se projeví bez ohledu na to, zda generovaný příkaz s <b>QSGDISP</b> ( COPY ) selže.
PRIVATE	Objekt je umístěn v sadě stránek správce front, který provádí příkaz, a byl definován s <b>QSGDISP</b> ( QMGR ) nebo <b>QSGDISP</b> ( COPY ). Jakýkoli objekt, který se nachází ve sdíleném úložišti, není ovlivněn.
QMGR	Definice objektu je umístěna v sadě stránek správce front, který provádí daný příkaz. Objekt byl definován pomocí příkazu, který měl parametry <b>QSGDISP</b> ( QMGR ). Jakýkoli objekt, který se nachází ve sdíleném úložišti, nebo jakákoli lokální kopie takového objektu, není tímto příkazem ovlivněn.
SHARED	Tato hodnota platí pouze pro lokální fronty. Definice objektu je uložena ve sdíleném úložišti. Objekt byl definován pomocí příkazu, který měl parametry <b>QSGDISP</b> ( SHARED ). Jakýkoli objekt umístěný na sadě stránek správce front, který provádí příkaz, nebo jakýkoli objekt definovaný pomocí příkazu, který měl parametry <b>QSGDISP</b> ( GROUP ), není tímto příkazem ovlivněn. Je-li fronta klastrovaná, vygeneruje se příkaz a odešle se všem aktivním správcům front ve skupině sdílení front, aby je upozornil na tuto klastrovanou sdílenou frontu.

### **QSVCI EV**

Řídí, zda jsou generovány události vysokého nebo servisního intervalu servisního intervalu.

Tento parametr je podporován pouze u lokálních a modelových front a je neefektivní, je-li zadán ve sdílené frontě.

Vysoká událost Interval služby se generuje, když kontrola označuje, že nebyly z fronty načteny žádné zprávy alespoň po dobu uvedenou parametrem **QSVCI NT** .

Událost Interval služby OK se generuje, když kontrola indikuje, že zprávy byly získány z fronty během doby uvedené parametrem **QSVCI NT** .

**Poznámka:** Hodnota tohoto parametru může být implicitně změněna. Další informace viz popis událostí High a Service Interval Service intervalu služby OK v [High Interval Service Interval High](#) a [Interval služby fronty OK](#).



## **VYSOKÁ**

Události vysokého servisního intervalu jsou generovány

## **OK**

Události servisního intervalu OK jsou generovány

## **NONE**

Nejsou generovány žádné události intervalu služby

## **QSVCINT ( celé číslo )**

Interval služby použitý pro porovnání ke generování událostí vysokého intervalu služby a Interval služby OK.

Tento parametr je podporován pouze u lokálních a modelových front a je neefektivní, je-li zadán ve sdílené frontě.

Viz parametr **QSVCIEV** .

Hodnota je v jednotkách milisekund a musí být v rozsahu od nuly do 999999999.

## **RETINTVL ( celé číslo )**

Počet hodin, od kdy byla fronta definována, po které již fronta není potřebná. Hodnota musí být v rozsahu 0-999 999 999.

Tento parametr je podporován pouze v případě lokálních a modelových front.

Příkazy CRDATE a CRTIME lze zobrazit pomocí příkazu **DISPLAY QUEUE** .

Tyto informace jsou k dispozici pro použití operátorem nebo aplikací v domácnosti k odstranění front, které již nejsou vyžadovány.

**Poznámka:** Správce front neodstraňuje fronty založené na této hodnotě, ani nebrání odstranění front, pokud jejich interval uchování dosud nevypršel. Je na zodpovědnosti uživatele, aby přijal jakoukoliv požadovanou akci.

## **RNAME ( řetězec )**

Název vzdálené fronty. Tento parametr je lokální název fronty, jak je definován ve správci front specifikovaného příkazem **RQMNAME**.

Tento parametr je podporován pouze ve vzdálených frontách.

- Je-li tato definice použita pro lokální definici vzdálené fronty, **RNAME** nesmí být prázdná, když dojde k otevření.
- Je-li tato definice použita pro definici alias správce front, musí být pole **RNAME** prázdné, když dojde k otevření.

V klastru správců front se tato definice vztahuje pouze na správce front, který je vytvořil. Chcete-li propagovat alias na celý klastr, přidejte atribut **CLUSTER** do definice vzdálené fronty.

- Je-li tato definice použita pro alias fronty pro odpověď, je tento název názvem fronty, která má být frontou pro odpovědi.

Název není kontrolován, aby se zajistilo, že obsahuje pouze ty znaky, které jsou normálně povoleny pro názvy front, viz [Pravidla pojmenování objektů IBM MQ](#).

## **RQMNAME ( řetězec )**

Název vzdáleného správce front, ve kterém je definována fronta **RNAME** .

Tento parametr je podporován pouze ve vzdálených frontách.

- Pokud aplikace otevře lokální definici vzdálené fronty, **RQMNAME** nesmí být prázdná ani nesmí být pojmenovány lokálního správce front. Pokud se vyskytne otevření, je-li **XMITQ** prázdný, musí existovat lokální fronta tohoto názvu, která má být použita jako přenosová fronta.
- Je-li tato definice použita pro alias správce front, **RQMNAME** je název správce front, pro který je alias vytvořen. Může se jednat o název lokálního správce front. Jinak, je-li **XMITQ** prázdný, když se otevření vyskytne, musí být lokální fronta tohoto názvu, která má být použita jako přenosová fronta.

- If **RQMNAME** is used for a reply-to queue alias, **RQMNAME** is the name of the queue manager that is to be the reply-to queue manager.

Název není kontrolován, aby se zajistilo, že obsahuje pouze ty znaky, které jsou normálně povoleny pro názvy objektů produktu IBM MQ ; viz [Pravidla pojmenování objektů IBM MQ](#).

## SCOPE

Určuje obor definice fronty.

Tento parametr je podporován pouze pro alias, lokální a vzdálené fronty.

## QMGR

Definice fronty má obor správce front. To znamená, že definice fronty není rozšířena nad rámec správce front, který je vlastní. Frontu pro výstup, který vlastní jiný správce front, můžete otevřít jedním z následujících způsobů:

1. Zadejte název vlastníka správce front.
2. Otevřete lokální definici fronty v jiném správci front.

## POLÍČKO

Definice fronty má obor buňky. Obor buňky znamená, že je fronta známa všem správcům front v buňce. Frontu s rozsahem buňky lze otevřít pro výstup pouze zadáním názvu fronty. Název správce front, který vlastní frontu, nemusí být zadán.

Pokud již v adresáři buňky existuje fronta se stejným názvem, příkaz selže. Volba **REPLACE** neovlivňuje tuto situaci.

Tato hodnota je platná pouze v případě, že je konfigurována služba názvů podporující adresář buňky.

**Omezení:** Služba názvů DCE již není podporována.

Tento parametr je platný pouze v systémech SYSTÉM UNIX a Linux a Windows.

## SHARE a NOSHARE

Uvádí, zda více aplikací může získat zprávy z této fronty.

Tento parametr je podporován pouze v případě lokálních a modelových front.

## SHARE

Více než jedna instance aplikace může získat zprávy z fronty.

## NoShare

Z fronty může získat zprávy pouze jediná instance aplikace.

## STATQ

Určuje, zda je povoleno shromažďování statistických dat:

## QMGR

Shromažďování statistických dat je založeno na nastavení parametru **STATQ** správce front.

## ON

Není-li hodnota parametru **STATQ** správce front NONE, je shromažďování statistických dat pro danou frontu povoleno.

## OFF

Shromažďování statistických dat pro frontu je zakázáno.

Je-li tento parametr použit v příkazu fronty **ALTER**, změna se uplatní pouze pro připojení ke správci front provednému po změně parametru.


Tento parametr je platný pouze v systémech IBM i, SYSTÉM UNIX a Linux a Windows.

## STGCLASS ( řetězec )

Název úložné třídy.

Tento parametr je podporován pouze v případě lokálních a modelových front.

Tento parametr je název definovaný v instalaci.

Tento parametr je platný pouze pro z/OS ; viz [Paměťové třídy](#) .

První znak názvu musí být velké A až Z a následné znaky buď velká písmena A až Z nebo číslice 0 až 9.

**Poznámka:** Tento parametr můžete změnit pouze v případě, že je fronta prázdná a zavřená.

#### **TARGET ( řetězec )**

Název objektu fronty nebo tématu, který má být vytvořen; viz [Pravidla pro pojmenování objektů IBM MQ](#). Objekt může být fronta nebo téma, jak je definováno **TARGETYPE**. Maximální délka je 48 znaků.

Tento parametr je podporován pouze ve frontách aliasů.

Tento objekt je třeba definovat pouze v případě, že aplikační proces otevře frontu aliasů.

Tento parametr je synonymem parametru **TARGQ** ; Produkt **TARGQ** je zachován z důvodu kompatibility. Uvedete-li **TARGET**, nemůžete také zadat **TARGQ**.

#### **TARGETYPE ( řetězec )**

Typ objektu, na který je alias vyřešen.

##### **QUEUE**

Alias se interpretuje jako fronta.


##### **Téma**

Alias se interpretuje jako téma.

#### **TRIGDATA ( řetězec )**

Data, která jsou vložena do zprávy spouštěče. Maximální délka řetězce je 64 bajtů.

Tento parametr je podporován pouze v případě lokálních a modelových front.

Pro přenosovou frontu v systémech AIX, HP-UX, IBM i, Linux, Solaris a Windows  a z/OS můžete tento parametr použít k uvedení názvu kanálu, který má být spuštěn.

Tento parametr lze také změnit pomocí volání rozhraní API MQSET .

#### **TRIGDPATH ( celé\_číslo )**

Počet zpráv, které musí být ve frontě, než je zapsána zpráva spouštěče, pokud je **TRIGTYPE** DEPTH. Hodnota musí být v rozsahu 1-999 999 999.

Tento parametr je podporován pouze v případě lokálních a modelových front.

Tento parametr lze také změnit pomocí volání rozhraní API MQSET .

#### **TRIGGER & NOTRIGGER**

Uvádí, zda jsou zprávy triggeru zapsány do inicializační fronty, pojmenované parametrem **INITQ** , aby se spustily aplikace, pojmenované podle argumentu **PROCESS** :

##### **TRIGGER**

Spouštění je aktivní a zprávy triggeru se zapisují do inicializační fronty.

##### **Žádný spouštěč**

Spouštěcí impuls není aktivní a zprávy triggeru se nezapisují do inicializační fronty.

Tento parametr je podporován pouze v případě lokálních a modelových front.

Tento parametr lze také změnit pomocí volání rozhraní API produktu MQSET .

#### **TRIGMPRI ( celé\_číslo )**

Číslo priority zpráv, které spouští tuto frontu. Hodnota musí být v rozsahu nula až do parametru správce front **MAXPRTY** ; podrobnosti viz [“ZOBRAZIT QMGR”](#) na stránce 1118 .

Tento parametr lze také změnit pomocí volání rozhraní API produktu MQSET .

#### **TRIGTYPE**

Uvádí, zda a za jakých podmínek se do inicializační fronty zapíše zpráva spouštěče. Inicializační fronta je (pojmenována podle parametru **INITQ** .

Tento parametr je podporován pouze v případě lokálních a modelových front.

## **PRVNÍ**

Při každém příchodu první zprávy s prioritou rovnou nebo vyšší, než je priorita zadaná parametrem **TRIGMPRI** fronty, do fronty.

## **Každý**

Vždy, když přijde zpráva do fronty s prioritou rovnou nebo vyšší než priorita zadaná parametrem **TRIGMPRI** fronty.

## **DEPTH**

Když se počet zpráv s prioritou rovná nebo větší než priorita zadaná parametrem **TRIGMPRI** rovná počtu zadanému argumentem **TRIGDPTH**.

## **NONE**

Žádné zprávy spouštěče se nezapisují.

Tento parametr lze také změnit pomocí volání rozhraní API produktu MQSET.

## **USAGE**

Použití fronty.

Tento parametr je podporován pouze v případě lokálních a modelových front.

## **NORMÁLNÍ**

Fronta není přenosová fronta.

## **XMITQ**

Fronta je přenosová fronta, která se používá k zadržení zpráv, které jsou určeny pro vzdáleného správce front. Když aplikace vloží zprávu do vzdálené fronty, je tato zpráva uložena v příslušné přenosové frontě. Zůstane tam, čeká na přenos do vzdáleného správce front.

Uvedete-li tuto volbu, neuvádějte hodnoty pro **CLUSTER** a **CLUSNL**.

 Kromě toho v z/OSne zadávejte **INDXTYPE** (MSGTOKEN) nebo **INDXTYPE** (GROUPID).

## **XMITQ (řetězec)**

Název přenosové fronty, která má být použita pro předávání zpráv do vzdálené fronty. **XMITQ** se používá buď s definicí aliasu vzdálené fronty, nebo s aliasem správce front.

Tento parametr je podporován pouze ve vzdálených frontách.

Je-li parametr **XMITQ** prázdný, je jako přenosová fronta použita fronta se stejným názvem jako **RQMNAME**.

Tento parametr je ignorován, je-li definice použita jako alias správce front a **RQMNAME** je název lokálního správce front.

Také se ignoruje tehdy, jestliže se definice používá jako definice aliasu odpovídající fronty.



## **ZMĚNIT ALIAS QALIAS**

Pomocí příkazu MQSC ALTER QALIAS můžete změnit parametry fronty aliasů.

**Synonymum:** ALT QA

## ZMĚNIT ALIAS QALIAS

► ALTER QALIAS — ( — *q-název* — ) —  
FORCE



### Běžné q attrs


► CUSTOM — ( — *řetězec* — ) — DEFPRTY — ( — *celé\_číslo* — ) —

DEFPSIST — ( — NO — ) — YES — DESCR — ( — *řetězec* — ) —

PROPCTL — ( — ALL — ) —  
COMPAT —  
FORCE —  
NONE —  
V6COMPAT —

PUT — ( — ENABLED — ) —  
DISABLED —

### Alias q attrs



Parametry jsou popsány v části “Fronty ALTER” na stránce 759.



### **POZMĚNIT QLOCAL**

Pomocí příkazu MQSC **ALTER QLOCAL** změňte parametry lokální fronty.


**Synonymum:** ALT QL

## POZMĚNIT QLOCAL


► ALTER QLOCAL — ( — *q-název* — ) —  
FORCE



### Běžné atributy fronty



### Atributy lokální fronty



**Poznámky:**

- 1 Platné pouze na z/OS , pokud je správce front členem skupiny sdílení front.
- 2 Platné pouze na z/OS.



<sup>3</sup> Neplatné na z/OS.

<sup>4</sup> Platné na systémech SYSTÉM UNIX, Linuxa Okna .




Parametry jsou popsány v části “Fronty ALTER” na stránce 759.

## ZMĚNIT MODEL QMODEL


Pomocí příkazu MQSC ALTER QMODEL můžete změnit parametry modelové fronty.

**Synonymum:** ALT QM


### ZMĚNIT MODEL QMODEL




### Běžné atributy fronty



### Atributy lokální fronty



### Atributy modelové fronty





Parametry jsou popsány v části “Fronty ALTER” na stránce 759.

## ZMĚNIT QREMOTE

Pomocí příkazu MQSC ALTER QREMOTE můžete změnit parametry lokální definice vzdálené fronty, alias správce front nebo alias fronty pro odpovědi.

**Synonymum:** ALT QR





Parametry jsou popsány v části “Fronty ALTER” na stránce 759.

## ► z/OS POZMĚNIT ZABEZPEČENÍ

K definování voleb zabezpečení v rámci systému použijte příkaz MQSC ALTER SECURITY.

### Použití příkazů MQSC

Informace o tom, jak používat příkazy MQSC, najdete v tématu [Provedení úloh lokální administrace pomocí příkazů MQSC](#).

IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
			12CR


Parametry, které nejsou uvedeny v příkazu ALTER SECURITY, způsobí, že existující hodnoty zůstanou nezměněny.

► z/OS Vysvětlení symbolů ve sloupci z/OS viz “[Použití příkazů v systému z/OS](#)” na stránce 632.

- [Syntaktický diagram](#)
- “[Popisy parametrů pro příkaz ALTER SECURITY](#)” na stránce 789

**Synonymum:** ALT SEC

## POZMĚNIT ZABEZPEČENÍ



Poznámky:

<sup>1</sup> Platné pouze na z/OS , pokud je správce front členem skupiny sdílení front.

## Popisy parametrů pro příkaz ALTER SECURITY

Parametry, které uvedete, přepíše aktuální hodnoty parametrů. Atributy, které neurčujete, jsou nezměněny.

**Poznámka:** Pokud ne zadáte žádné parametry, příkaz bude úspěšně dokončen, ale žádné volby zabezpečení se nezmění.

### CMDSCOPE

Tento parametr určuje způsob provádění příkazu v případě, že je správce front členem skupiny sdílení front.

CMDSCOPE nelze použít pro příkazy vydané od první vstupní datové sady inicializace CSQINP1.

..

Příkaz bude proveden ve správci front, v němž byl zadán.

### *název\_správce\_front*

Příkaz je proveden ve správci front, který jste zadali, pokud je správce front aktivní v rámci skupiny sdílení front.

Název správce front, kde příkaz zadán nebyl, můžete zadat, pouze pokud používáte prostředí skupiny sdílení front a je povolen příkazový server.

\*

Příkaz se provádí na lokálním správci front a je také předán každému aktivnímu správci front ve skupině sdílení front. Efekt \* je stejný jako zadání příkazu pro každého správce front ve skupině sdílení front.

### INTERVAL ( *celé\_číslo* )

Interval mezi kontrolami ID uživatelů a jejich přidružených prostředků, aby bylo možné určit, zda vypršel časový limit TIMEOUT. Hodnota je v minutách, v rozsahu 0 až 10080 (jeden týden). Je-li parametr INTERVAL zadán jako nula, nedojde k žádnému překročení časového limitu uživatele.

### TIMEOUT ( *celé\_číslo* )

Informace o tom, jak dlouho jsou informace o zabezpečení nepoužívaného ID uživatele a přidružených prostředků uchovávány produktem IBM MQ. Hodnota uvádí počet minut v rozsahu od nuly do 10080 (jeden týden). Je-li parametr TIMEOUT zadán jako nula a parametr INTERVAL je nenulový, všechny tyto informace bude správce front vyřazen každým parametrem INTERVAL s počtem minut.

Doba, po kterou je nepoužité ID uživatele a přidružené prostředky uchováno produktem IBM MQ , závisí na hodnotě INTERVAL. Časový limit uživatele vyprší v časovém intervalu mezi TIMEOUT a TIMEOUT plus INTERVAL.

Když se změní parametry TIMEOUT a INTERVAL, předchozí požadavek časovače se zruší a okamžitě se spustí nový požadavek časovače s použitím nové hodnoty TIMEOUT. Když je požadavek časovače nastaven na akci, je nastavena nová hodnota pro INTERVAL.

### Související informace

[Časové limity ID uživatele](#)

## ZMĚNIT SLUŽBU

Pomocí příkazu MQSC ALTER SERVICE můžete změnit parametry existující definice služby produktu IBM MQ.

### Použití příkazů MQSC


Informace o tom, jak používat příkazy MQSC, najdete v tématu [Provedení úloh lokální administrace pomocí příkazů MQSC](#).

IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
✓	✓	✓	

Parametry, které nejsou uvedeny v příkazu ALTER SERVICE, mají za následek ponechání hodnot těchto parametrů nezměněných parametrů.

- [Syntaktický diagram](#)
- [“Popisy parametrů pro ALTER SERVICE” na stránce 790](#)

#### Synonymum:



### Popisy parametrů pro ALTER SERVICE

Popisy parametrů se vztahují na příkazy ALTER SERVICE a DEFINE SERVICE s následujícími výjimkami:

- Parametr **LIKE** se používá pouze pro příkaz DEFINE SERVICE.
- Parametr **NOREPLACE** a **REPLACE** lze použít pouze pro příkaz DEFINE SERVICE.

#### (*název-slужby*)

Název definice služby IBM MQ (viz [Pravidla pojmenování objektů IBM MQ](#)).

Název nesmí být shodný s žádnou jinou definicí služby, která je aktuálně definována pro tohoto správce front (pokud není zadána volba REPLACE).

### **CONTROL ( řetězec )**

Uvádí, jak se má služba spustit a zastavit:

#### **RUČNÍ**

Služba se nespustí automaticky nebo automaticky zastavovat. Má být řízen pomocí příkazů START SERVICE a STOP SERVICE.

#### **QMGR**

Definovaná služba má být spuštěna a zastavena současně s tím, jak je spuštěn a zastaven správce front.

#### **POUZE SPUŠTĚNÍ**

Služba se spustí ve stejnou dobu, kdy je správce front spuštěn, ale není požadováno zastavení při zastavení správce front.

### **DESCR ( řetězec )**

Komentář prostého textu. Poskytuje popisné informace o službě, když operátor vydá příkaz DISPLAY SERVICE (viz [“ZOBRAZIT SLUŽBU”](#) na stránce 1167 ).

Musí obsahovat pouze zobrazitelné znaky. Maximální délka je 64 znaků. V instalaci se znakovou sadou DBCS může obsahovat znaky DBCS (maximální délka je omezena na 64 bajtů).

**Poznámka:** Jsou-li použity znaky, které nejsou obsaženy v identifikátoru CCSID (coded character set identifier) pro daného správce front, mohou být tyto znaky při odeslání informace jinému správci front nesprávně přeloženy.

### **LIKE ( název-slужby )**

Název služby, jejíž parametry se používají k modelování této definice.

Tento parametr se vztahuje pouze na příkaz DEFINE SERVICE.

Pokud toto pole není vyplněno a nevyplnili jste pole parametrů související s příkazem, hodnoty jsou převzaty z výchozí definice pro služby v tomto správci front. Nevyplnit tento parametr znamená totéž jako zadat:

```
LIKE (SYSTEM.DEFAULT.SERVICE)
```

Je poskytnuta výchozí služba, ale může být změněna instalací výchozích požadovaných hodnot. Viz [Pravidla pojmenování objektů IBM MQ](#).

### **REPLACE a NOREPLACE**

Určuje, zda má být existující definice nahrazena touto definicí.

Tento parametr se vztahuje pouze na příkaz DEFINE SERVICE.

#### **REPLACE**

Definice musí nahradit jakoukoli existující definici stejného názvu. Pokud definice neexistuje, je vytvořena.

#### **NOREPLACE**

Definice by neměla nahradit žádnou existující definici se stejným názvem.

### **SERVTYPE**

Určuje režim, ve kterém má být služba spuštěna:

#### **PŘÍKAZ**

Objekt služby příkazu. Souběžně lze provádět více instancí objektu služby příkazů. Nemůžete monitorovat stav objektů příkazových služeb.

#### **SERVER**

Objekt služby serveru. V daném okamžiku může být spuštěna pouze jedna instance objektu služby serveru. Stav objektů služby serveru může být monitorován pomocí příkazu DISPLAY SVSTATUS.

**STARTARG ( řetězec )**

Určuje argumenty, které mají být předány do uživatelského programu při spuštění správce front.

**STARTCMD ( řetězec )**

Uvádí jméno programu, který se má spustit. Je třeba zadat úplný název cesty ke spustitelnému programu.

**STDERR ( řetězec )**

Určuje cestu k souboru, do kterého má být přeměřován standardní chybový výstup (stderr) servisního programu. Pokud tento soubor při spuštění servisního programu neexistuje, bude soubor vytvořen. Je-li tato hodnota prázdná, bude vyřazena veškerá data zapisovaná do stderr pomocí servisního programu.

**STDOUT ( řetězec )**

Uvádí cestu k souboru, do kterého je přeměřován standardní výstup (stdout) servisního programu. Pokud tento soubor při spuštění servisního programu neexistuje, bude soubor vytvořen. Je-li tato hodnota prázdná, bude vyřazena veškerá data zapisovaná do standardního výstupu servisním programem.

**STOPARG ( řetězec )**

Určuje argumenty, které mají být předány programu zastavení, je-li instruován k zastavení služby.

**STOPCMD ( řetězec )**

Uvádí název spustitelného programu, který má být spuštěn, když se požaduje zastavení služby. Je třeba zadat úplný název cesty ke spustitelnému programu.

Výměnné vložky lze použít pro libovolné řetězce STARTCMD, STARTARG, STOPCMD, STOPARG, STDOUT nebo STDERR, další informace najdete v tématu [Vyměnitelné vložení v definicích služeb](#).

**Související informace**

[Práce se službami](#)

## POZMĚNIT SMDS

Pomocí příkazu MQSC ALTER SMDS pozměňte parametry existujících definic IBM MQ souvisejících s jednou nebo více sdílenými datovými sadami zpráv přidruženými ke specifické struktuře aplikace. Je podporován pouze v případě, že definice CFSTRUCT používá volbu OFFLOAD (SMDS).

**Použití příkazů MQSC**

Informace o tom, jak používat příkazy MQSC, najdete v tématu [Provedení úloh lokální administrace pomocí příkazů MQSC](#).

IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
			2CR


Parametry, které nejsou uvedeny v příkazu ALTER SMDS, mají za následek ponechání hodnot těchto parametrů nezměněných parametrů.

Vysvětlení symbolů ve sloupci z/OS viz [Použití příkazů v systému z/OS](#).

- [Syntaktický diagram](#)
- [“Popisy parametrů pro ALTER SMDS” na stránce 793](#)

**Synonymum:**





## Popisy parametrů pro ALTER SMDS

### SMDS ( *název-správce-front* | \* )

Určete správce front, pro kterého mají být upravovány vlastnosti sdílené datové sady zpráv, nebo znak hvězdičky pro úpravu vlastností pro všechny datové sady přidružené k určené kumulativní opravě CFSTRUCT.

### CFSTRUCT ( *jméno-struktury* )

Určete strukturu aplikace Coupling Facility, pro kterou mají být upravovány vlastnosti jedné nebo více datových sad sdílených zpráv.

### DSBUFS ( číslo | DEFAULT )

Uvedte hodnotu přepisu pro počet vyrovnávacích pamětí, které mají být přiděleny v uvedeném správci front nebo správci front pro přístup k datovým sadám sdílených zpráv pro tuto strukturu, jako číslo v rozsahu 1 až 9999, nebo uvedte DEFAULT, chcete-li zrušit předchozí přepis a pokračovat s použitím hodnoty DSBUFS z definice CFSTRUCT. Velikost každé vyrovnávací paměti se rovná velikosti logického bloku. Vyrovnávací paměti SMDS jsou přidělovány v paměťových objektech umístěných v 64bitovém úložišti produktu z/OS (nad pruhem).

Je-li tento parametr změněn, všechny ovlivněné správce front, kteří jsou již připojeni ke struktuře, dynamicky zvyšují nebo snižují počet vyrovnávacích pamětí datové sady použitých pro tuto strukturu tak, aby odpovídaly nové hodnotě. Není-li možné dosáhnout zadané cílové hodnoty, ovlivněný správce front nahradí uvedený parametr DSBUFS skutečným novým počtem vyrovnávacích pamětí. Není-li správce front aktivní, změna se projeví až po restartování správce front.

### DSEXPA ND ( ANO | NE | VÝCHOZÍ )

Určete hodnotu potlačení, která má být použita určeným správcem front nebo správci front k řízení rozbalení sdílených datových sad zpráv pro tuto strukturu.

Tento parametr určuje, zda má správce front rozbalit datovou sadu sdílených zpráv, když je již téměř zaplněna, a v datové sadě jsou vyžadovány další bloky.

#### YES

Rozšíření je podporováno.

Každá časová expanze je nezbytná, datová sada je rozšířena o sekundární přidělení určené při definování datové sady. Pokud nebyla zadána žádná sekundární alokace, nebo byla zadána jako nula, pak se použije sekundární alokační hodnota přibližně 10% existující velikosti.

#### NO

Neprovede se žádná automatická expanze datové sady.

#### DEFAULT

Ruší předchozí přepis.

Pokud jste použili volbu DEFAULT ke zrušení předchozího přepisu, bude pokračovat s použitím hodnoty DSEXPA ND z definice CFSTRUCT.

Pokud dojde k selhání pokusu o rozšíření, potlačí se potlačení subsystému DSEXPA ND pro příslušného správce front automaticky na hodnotu NO, aby se zabránilo dalším pokusům o rozšíření, ale lze jej změnit zpět na hodnotu YES pomocí příkazu ALTER SMDS k povolení dalších pokusů o rozšíření.

Je-li tento parametr změněn, začnou všechny ovlivněné správce front, kteří jsou již připojeni ke struktuře, okamžitě začít používat novou hodnotu parametru.

## z/OS ZMĚNIT TŘÍDU STGCLASS

Pomocí příkazu MQSC ALTER STGCLASS můžete změnit charakteristiky třídy úložiště.

### Použití příkazů MQSC

Informace o tom, jak používat příkazy MQSC, najdete v tématu [Provedení úloh lokální administrace pomocí příkazů MQSC](#).


IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
			2CR

Parametry, které nejsou uvedeny v příkazu ALTER STGCLASS, mají za výsledek, že existující hodnoty těchto parametrů zůstanou nezměněny.

Vysvětlení symbolů ve sloupci z/OS viz [Použití příkazů v systému z/OS](#).

- [Syntaktický diagram](#)
- [“Popis parametrů pro ALTER STGCLASS” na stránce 794](#)

**Synonymum:** ALT STC



### Popis parametrů pro ALTER STGCLASS

(třída store-class)

Název paměťové třídy.

Tento název je jeden až 8 znaků. První znak je v rozsahu A až Z; následné znaky jsou A až Z nebo 0 až 9.

**Poznámka:** Ve výjimečných případech jsou povoleny určité názvy číselných tříd ukládání, ale jsou vyhrazeny pro použití servisních pracovníků IBM.

Třída ukládání nesmí být shodná s žádnou jinou třídou paměti, která je aktuálně definována v tomto správci front.

### **CMDSCOPE**

Tento parametr určuje způsob provádění příkazu v případě, že je správce front členem skupiny sdílení front.

CMDSCOPE musí být prázdný nebo lokální správce front, pokud je QSGDISP nastaveno na GROUP.

..

Příkaz bude proveden ve správci front, v němž byl zadán.

#### ***název\_správce\_front***

Příkaz je proveden ve správci front, který jste zadali, pokud je správce front aktivní v rámci skupiny sdílení front.

Můžete zadat jiný název správce front než správce front, v němž byl zadán, pouze v případě, že používáte prostředí sdílené fronty a je-li povolen příkazový server.

\*

Příkaz se provádí na lokálním správci front a je také předán každému aktivnímu správci front ve skupině sdílení front. Efekt \* je stejný jako zadání příkazu pro každého správce front ve skupině sdílení front.

### **DESCR ( popis )**

Komentář prostého textu. Poskytuje popisné informace o objektu, když operátor vydává příkaz DISPLAY STGCLASS.

Musí obsahovat pouze zobrazitelné znaky. Maximální délka je 64 znaků. V instalaci se znakovou sadou DBCS může obsahovat znaky DBCS (maximální délka je omezena na 64 bajtů).

**Poznámka:** Pokud jsou použity znaky, které nejsou uvedeny v identifikátoru kódované znakové sady (CCSID) pro tohoto správce front, mohou být nesprávně přeloženy, jsou-li informace odeslány jinému správci front

### **PASSTKTA ( *název aplikace* )**

Název aplikace předávaný produktu RACF při ověřování parametru PassTicket určeného v záhlaví MQIIH.

### **PSID ( *celé číslo* )**

Identifikátor sady stránek, ke které má být tato paměťová třída přidružena.

**Poznámka:** Nebyla definována žádná kontrola, že byla definována sada stránek; při pokusu o vložení zprávy do fronty, která určuje tuto paměťovou třídu (MQRC\_PAGESET\_ERROR), se zobrazí chyba.

Řetězec se skládá ze dvou číselných znaků v rozsahu od 00 do 99. Viz [“DEFINOVAT PSID”](#) na stránce 913.

### **QSGDISP**

Určuje dispozice objektu ve skupině.

<b>QSGDISP</b>	<b>ALTER</b>
<b>COPY</b>	Definice objektu je umístěna v sadě stránek správce front, který provádí daný příkaz. Objekt byl definován pomocí příkazu, který měl parametry QSGDISP (COPY). Tento příkaz nemá vliv na žádný objekt, který se nachází ve sdíleném úložišti nebo jakýkoli objekt definovaný pomocí příkazu, který měl parametry QSGDISP (QMGR).

QSGDISP	ALTER
<b>Skupina</b>	<p>Definice objektu je uložena ve sdíleném úložišti. Objekt byl definován pomocí příkazu, který měl parametry QSGDISP (GROUP). Jakýkoli objekt umístěný na sadě stránek správce front, který provádí příkaz (s výjimkou lokální kopie objektu), není tímto příkazem ovlivněn. Je-li příkaz úspěšný, vygeneruje se následující příkaz a odešle se všem aktivním správcům front ve skupině sdílení front za účelem pokusu o aktualizaci lokálních kopií na sadě stránek nula:</p> <pre>DEFINE STGCLASS(storage-class) REPLACE QSGDISP(COPY)</pre> <p>Příkaz ALTER pro objekt skupiny se projeví bez ohledu na to, zda příkaz generovaný příkazem QSGDISP (COPY) selže.</p>
<b>PRIVATE</b>	Objekt je umístěn v sadě stránek správce front, který provádí příkaz, a byl definován s QSGDISP (QMGR) nebo QSGDISP (COPY). Jakýkoli objekt, který se nachází ve sdíleném úložišti, není ovlivněn.
<b>QMGR</b>	Definice objektu je umístěna v sadě stránek správce front, který provádí daný příkaz. Objekt byl definován pomocí příkazu, který měl parametry QSGDISP (QMGR). Jakýkoli objekt, který se nachází ve sdíleném úložišti, nebo jakákoli lokální kopie takového objektu, není tímto příkazem ovlivněn.

### **XCFGNAME ( název skupiny )**

Pokud používáte most systému IMS , je tento název názvem skupiny XCF, do níž systém IMS patří. (Tento název je názvem skupiny uvedeným v seznamu parametrů IMS .)

Tento název je 1-8 znaků. První znak je v rozsahu A až Z; následné znaky jsou A až Z nebo 0 až 9.

### **XCFMNAME ( jméno členu )**

Pokud používáte most IMS , tento název představuje název členu XCF systému IMS v rámci skupiny XCF zadané v parametru XCFGNAME. (Toto jméno je jméno členu zadané v seznamu parametrů IMS .)

Tento název je 1-16 znaků. První znak je v rozsahu A až Z; následné znaky jsou A až Z nebo 0 až 9.

## **ZMĚNIT DÍLČÍ**

Chcete-li změnit charakteristiky existujícího odběru, použijte příkaz MQSC ALTER SUB.

### **Použití příkazů MQSC**

Informace o tom, jak používat příkazy MQSC, najdete v tématu [Provedení úloh lokální administrace pomocí příkazů MQSC](#).

IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
✓	✓	✓	CR


Parametry, které nejsou uvedeny v příkazu ALTER SUB, mají za následek, že existující hodnoty těchto parametrů zůstanou nezměněny.

Vysvětlení symbolů ve sloupci z/OS viz [Použití příkazů v systému z/OS](#).

- [Syntaktický diagram](#)
- [“Poznámky k použití příkazu ALTER SUB” na stránce 797](#)
- [“Popisy parametrů pro ALTER SUB” na stránce 798](#)

**Synonymum:** ALT SUB

## ZMĚNIT DÍLČÍ



### Poznámky:

- 1 Platné pouze na z/OS , pokud je správce front členem skupiny sdílení front.
- 2 Platné pouze na z/OS.

## Poznámky k použití příkazu ALTER SUB

1. Níže jsou uvedeny platné formy příkazu:

```
ALT SUB(xyz)
ALT SUB SUBID(123)
ALT SUB(xyz) SUBID(123)
```

2. I když je příkaz DEFINE povolen, nemůžete změnit následující pole pomocí příkazu DEFINE SUB (REPLACE):
  - TOPICOBJ
  - TOPICSTR
  - WSCHEMA
  - SELECTOR
  - SUBSCOPE
  - DESTCLAS
3. Při zpracování příkazu ALT SUB se neprovádí žádná kontrola, zda existuje pojmenovaný DEST nebo DESTQMGR. Při publikování se tyto názvy používají jako *ObjectName* a *ObjectQMgrName* pro volání MQOPEN. Tyto názvy jsou interpretována podle pravidel rozlišování názvů produktu IBM MQ.
4. **V 8.0.0.6** Odběry s SUBTYPE PROXY nelze upravit. Pokusy o úpravu odběru proxy pomocí rozhraní PCF vrací MQRCCF\_SUBSCRIPTION\_IN\_USE. Prostředí MQSC hlásí následující zprávu:  
 AMQ8469: WebSphere MQ -odběr SYSTEM.PROXY se používá.

## Popisy parametrů pro ALTER SUB

### (řetězec)

Povinný parametr. Určuje jedinečný název tohoto odběru, viz vlastnost **SUBNAME**.

### **CMDSCOPE**

Tento parametr se vztahuje pouze na z/OS a určuje, jak je příkaz zpracován, když je správce front členem skupiny sdílení front.

..

Příkaz se zpracovává v tom správcí front, kde byl zadán. Toto je výchozí hodnota.

### ***název\_správce\_front***

Příkaz se zpracovává ve vámi určeném správcí front, pokud je tento správce front v rámci dané skupiny sdílení front aktivní.

Název správce front, kde příkaz zadán nebyl, můžete zadat, pouze pokud používáte prostředí skupiny sdílení front a je povolen příkazový server.

\*

Příkaz se zpracovává v lokálním správcí front a také se předá všem aktivním správcům front v dané skupině sdílení front. Nastavení této hodnoty má stejný účinek jako zadání daného příkazu na všech správcích front v celé skupině sdílení front.

Jako klíčové slovo filtru nelze použít CMDSCOPE.

### **DEST (řetězec)**

Cíl zpráv publikovaných pro tento odběr; tento parametr představuje název fronty.

### **DESTCORL (řetězec)**

Identifikátor *CorrelId* používaný pro zprávy publikované pro tento odběr.

Prázdná hodnota (výchozí) má za následek použití systémově generovaného identifikátoru.

Je-li nastaveno na '00' (48 nul)

**CorrelId** nastavený publikujícími aplikací bude udržováno v kopii zprávy doručené do odběru, pokud nejsou zprávy šířeny v rámci hierarchie publikování/odběru.

**Poznámka:** Není možné nastavit vlastnost DESTCORL programově pomocí JMS.

### **DESTQMGR (řetězec)**

Správce cílové fronty pro zprávy publikované pro tento odběr. Je třeba definovat kanály ke vzdálenému správcí front, například XMITQ, a odesílací kanál. Pokud tak neučiníte, zprávy se k cíli nedostanou.

**EXPIRY**

Doba platnosti objektu odběru, od data a času vytvoření do vypršení platnosti.

**( celé\_číslo )**

Doba platnosti v desetinách sekundy, od data a času vytvoření do vypršení platnosti.

**NEOMEZENO**

Není určen žádný čas vypršení platnosti. Toto je výchozí volba při dodání produktu.

**PSPROP**

Způsob, jakým jsou ke zprávám odeslaným v rámci tohoto odběru přidávány vlastnosti zpráv týkající se publikování a odběru.

**ŽÁDNÉ**

Nepřidávat ke zprávě vlastnosti publikování a odběru.

**COMPAT**

Pokud není zpráva publikována ve formátu PCF, přidávají se vlastnosti publikování a odběru v záhlaví MQRFH verze 1.

**MSGPROP**

Vlastnosti publikování a odběru se přidávají jako vlastnosti zpráv.

**RFH2**

Vlastnosti publikování a odběru se přidávají v záhlaví MQRFH verze 2.

**PUBACCT ( řetězec )**

Token evidence předávaný odběratelem, pro šíření do zpráv publikovaných pro tento odběr v poli *AccountingToken* MQMD.

**PUBAPPID ( řetězec )**

Data identity předávaná odběratelem, pro šíření do zpráv publikovaných pro tento odběr v poli *AppIdentityData* MQMD.

**PUBPRTY**

Priorita zprávy odeslané tomuto odběru.

**ASPUB**

Priorita zprávy odesílané v rámci tohoto odběru se převezme z priority uvedené v publikované zprávě.

**ASQDEF**

Priorita zprávy odesílané v rámci tohoto odběru se převezme z výchozí priority fronty definované jako cíl.

**( celé číslo )**

Celé číslo udávající explicitní prioritu zpráv publikovaných v rámci tohoto odběru.

**REQONLY**

Určuje, zda odběratel vyzývá k aktualizacím voláním rozhraní MQSUBRQ API, nebo zda jsou v rámci tohoto odběru doručovány všechny publikace.

**NO**

V rámci tohoto odběru jsou doručovány všechny publikace k danému tématu. Toto je výchozí hodnota.

**YES**

V rámci tohoto odběru jsou publikace doručovány, pouze v reakci na volání rozhraní MQSUBRQ API.

Tento parametr je ekvivalentem volby odběru MQSO\_PUBLICATIONS\_ON\_REQUEST.

**SUBLEVEL ( celé\_číslo )**

Úroveň v hierarchii odběrů, na které je vytvořen tento odběr. Rozsah je nula až 9.

**SUBUSER ( řetězec )**

Určuje ID uživatele, které se používá pro kontroly zabezpečení prováděné, aby se zajistilo, že bude možné vložit publikace do cílové fronty přidružené k danému odběru. Tímto ID je buď ID uživatele přidružené k tvůrci odběru, nebo pokud je povoleno převzetí odběru, ID uživatele, který tento odběr naposledy převzal. Délka tohoto parametru nesmí překročit 12 znaků.

## USERDATA ( řetězec )

Určuje uživatelská data přidružená k tomuto odběru. Tento řetězec představuje hodnota s proměnnou délkou, kterou může aplikace načíst voláním rozhraní MQSUB API a předat ve zprávě zaslané v rámci tohoto odběru jako vlastnost zprávy.

**V 8.0.0.7** Z produktu IBM MQ 8.0.0, opravná sada Fix Pack 7 může aplikace IBM MQ classes for JMS načítat uživatelská data odběru ze zprávy s použitím konstanty JMS\_IBM\_SUBSCRIPTION\_USER\_DATA v rozhraní JmsConstants s metodou `javax.jms.Message.getStringProperty(java.lang.String)`. Další informace naleznete v tématu [Načítání dat uživatelských odběrů](#).

## VARUSER

Určuje, zda se k tomuto odběru může připojit a převzít jeho vlastnictví i jiný uživatel než jeho tvůrce.

## ANY

K odběru se může připojit a jeho vlastnictví může převzít libovolný uživatel.

## ZAOKROUH.NA.TEXT

Převzetí jiným **USERID** není povoleno.

## ALTER TOPIC

Chcete-li změnit parametry existujícího objektu tématu produktu IBM MQ , použijte příkaz ALTER TOPIC.

## Použití příkazů MQSC

Informace o tom, jak používat příkazy MQSC, najdete v tématu [Provedení úloh lokální administrace pomocí příkazů MQSC](#).

IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
✓	✓	✓	2CR


Parametry, které nejsou zadány v příkazu ALTER TOPIC, mají za následek, že existující hodnoty těchto parametrů zůstanou nezměněny.

- [Syntaktický diagram](#)
- [“Poznámky k použití příkazu ALTER TOPIC” na stránce 802](#)
- [“Popisy parametrů pro příkaz ALTER TOPIC” na stránce 802](#)

**Synonymum:** ALT TOPIC



## ALTER TOPIC



Poznámky:

<sup>1</sup> Platné pouze na z/OS, pokud je správce front členem skupiny sdílení front.

<sup>2</sup> Platné pouze na z/OS.

<sup>3</sup> Neplatné na z/OS.

## Poznámky k použití příkazu ALTER TOPIC

- Úspěšné dokončení příkazu neznamená, že byla akce dokončena. Chcete-li zkontrolovat skutečné dokončení, prohlédněte si krok [ALTER TOPIC](#) v sekci [Kontrola, zda byly dokončeny asynchronní příkazy pro distribuované síť](#).

## Popisy parametrů pro příkaz ALTER TOPIC

### (jméno-tématu)

Název definice tématu IBM MQ (viz [Pravidla pojmenování objektů IBM MQ](#)). Maximální délka je 48 znaků.

Název nesmí být shodný s žádnou jinou definicí tématu, která je aktuálně definována pro tohoto správce front (není-li zadána volba REPLACE).

### CLROUTE

Chování směrování, které má být použito pro témata v klastru definovaném v parametru **CLUSTER**.

#### Přímý

Pokud nakonfigurujete přímo směrované klastrované téma ve správci front, všichni správci front ve klastru budou mít informace o všech ostatních správcích front ve klastru. Při provádění operací publikování a odběru se každý správce fronty může připojit přímo k jinému správci fronty v klastru.

#### TOPICHOST

Při použití směrování hostitelů témat budou mít všichni správci front v klastru informace o správcích front klastru, kteří jsou hostiteli směrované definice tématu (tj. správcích front, na kterých jste definovali objekt tématu). Při provádění operací publikování a odběru se správci front v klastru připojí pouze ke správcům front hostitele tématu a nikoli přímo každý s každým. Správci front hostitele tématu odpovídají za směrování publikování ze správců front, na nichž dochází k publikování publikací, na správce front s odpovídajícími odběry.

Po klastrování objektu tématu (prostřednictvím nastavení vlastnosti **CLUSTER**) nelze změnit hodnotu vlastnosti **CLROUTE**. Před změnou hodnoty musíte vyjmout objekt z klastru (vlastnost **CLUSTER** nastavit na ' '). Vyřazením tématu z klastru převedete definici tématu na lokální téma, výsledkem čehož je období, během kterého nebudou publikace doručovány do vzdálených správců front. Tuto skutečnost byste měli při provádění této změny vzít v úvahu. Viz [Dopad definice neklastrovaného tématu pod názvem témata klastru z jiného správce front](#). Pokud se změníte-li se změnit hodnotu vlastnosti **CLROUTE**, zatímco je klastrovaná, vygeneruje systém výjimku MQRCCF\_CLROUTE\_NOT\_ALTERABLE.

Viz také [Směrování pro klastry publikování/odběru: Notes on chování a Navrhování klastrů publikování/odběru](#).

### CLUSTER

Název klastru, ke kterému toto téma patří. Nastavením tohoto parametru na klastru, jehož členem je tento správce front, informujete všechny správce front v klastru o tomto tématu. Veškeré publikace k tomuto tématu nebo řetězci tématu pod ním, vložené do libovolného správce front v klastru, se předávají do odběrů na všech ostatních správcích front v klastru. Další informace viz [Distribuované síť pro publikace/odběry](#).

..

Pokud nemá žádný objekt tématu nad tímto tématem ve stromu tématu nastaven tento parametr na název klastru, nepatří toto téma do klastru. Publikování a odběry tohoto tématu se nebudou předávat do správců front pro publikování/odběry připojené do klastru. Pokud uzel tématu výše ve stromu tématu má nastavený název klastru, budou se publikování a odběry tohoto tématu předávat i prostřednictvím klastru.

### **řetězec**

Téma patří do tohoto klastru. Nedoporučuje se nastavení na jiný klastr z objektu tématu, nad tímto objektem tématu ve stromu témat. Ostatní správci front v klastru budou respektovat tuto definici objektu, pokud na těchto správcích front nebude existovat lokální definice se stejným názvem.

Chcete-li zabránit šíření odběrů a publikování prostřednictvím klastru, ponechte tento parametr v systémových tématech SYSTEM.BASE.TOPIC a SYSTEM.DEFAULT.TOPIC prázdný, kromě zvláštních případů jako např. při podpoře migrace.

### **z/OS CMDSCOPE**

Tento parametr se vztahuje pouze na z/OS a určuje, jak se příkaz provádí, když je správce front členem skupiny sdílení front.

CMDSCOPE musí být prázdný nebo lokální správce front, pokud je QSGDISP nastaveno na GROUP.

••

Příkaz bude proveden ve správcích front, v němž byl zadán.

### **název\_správce\_front**

Příkaz je proveden ve správcích front, který jste zadali, pokud je správce front aktivní v rámci skupiny sdílení front.

Můžete zadat jiný název správce front než správce front, v němž byl zadán, pouze v případě, že používáte prostředí sdílené fronty a je-li povolen příkazový server.

\*

Příkaz se provádí na lokálním správcích front a je také předán každému aktivnímu správcích front ve skupině sdílení front. Efekt \* je stejný jako zadání příkazu pro každého správce front ve skupině sdílení front.

### **COMMINFO (název-comminfo-m-název)**

Název objektu informací o komunikaci přidruženého k tomuto objektu tématu.

### **CUSTOM (řetězec)**

Vlastní atribut pro nové funkce.

**V 8.0.0.4** Tento atribut obsahuje hodnoty atributů, jako dvojice názvu atributu a hodnoty, oddělených alespoň jedním mezerou. Dvojice názvu atributu a hodnoty mají tvar NAME (VALUE). Jednoduché uvozovky musí být uvozeny jiným jednoduchou uvozovkou.

### **CAPEXPY (celé\_číslo)**

Maximální doba, vyjádřená v desetinách sekundy, do doby, než je zpráva publikována na téma, která dědí vlastnosti z tohoto objektu, zůstává v systému, dokud nebude způsobilá pro zpracování vypršení platnosti.

Další informace o zpracování vypršení platnosti zprávy naleznete v tématu [Vynucení nižších časů vypršení platnosti](#).

#### **celé\_číslo**

Hodnota musí být v rozsahu 1 až 999 999 999.

#### **NOLIMIT**

Neexistuje žádné omezení doby vypršení platnosti zpráv vložených do tohoto tématu.

#### **ASPARENT**

Maximální doba vypršení platnosti zprávy je založena na nastavení nejbližšího nadřazeného objektu administrativního tématu ve stromu témat. Toto je výchozí hodnota.

Uvedení hodnoty CAEXPY, které není platné, nezpůsobí selhání příkazu. Místo toho se použije výchozí hodnota.

### **DEFPRTY (celé\_číslo)**

Výchozí priorita zpráv publikovaných v rámci tématu.

#### **(celé\_číslo)**

Hodnota musí být v rozsahu nula (nejnižší priorita), až do parametru správce front MAXPRTY (MAXPRTY je 9).

**AsParent**

Výchozí priorita je založena na nastavení nejbližšího nadřazeného objektu administrativního tématu ve stromu témat.

**DEFPSIST**

Určuje perzistenci zpráv, která má být použita v případě, že aplikace určují volbu MQPER\_PERSISTENCE\_AS\_TOPIC\_DEF.

**AsParent**

Výchozí perzistence je založena na nastavení nejbližšího nadřazeného objektu administrativního tématu ve stromu témat.

**NO**

Zprávy v této frontě se ztratí během restartování správce front.

**YES**

Zprávy v této frontě se uchovají i po restartu správce front.

V systémech z/OS, N a Y jsou povoleny synonyma NO a YES.

**DEFPRESP**

Určuje odpověď na vložení, která má být použita v případě, že aplikace určují volbu MQPMO\_RESPONSE\_AS\_DEF.

**AsParent**

Výchozí hodnota odezvy vložení je založena na nastavení nejbližšího nadřazeného objektu tématu administrace ve stromu témat.

**SYNC**

Operace vložení do fronty, které určují MQPMO\_RESPONSE\_AS\_Q\_DEF, jsou vydávány, jako by bylo místo toho zadáno MQPMO\_SYNC\_RESPONSE. Pole v MQMD a MQPMO jsou vráceny správcem front do aplikace.

**ASYNC**

Operace vložení do fronty, které určují MQPMO\_RESPONSE\_AS\_Q\_DEF, jsou vždy vydávány, jako by bylo místo toho zadáno MQPMO\_ASYNC\_RESPONSE. Některá pole v MQMD a MQPMO nejsou správcem front vrácena do aplikace. Zlepšení výkonu však lze pozorovat u zpráv vložených do transakce a do jakýchkoli přechodných zpráv.

**DESCR ( řetězec )**

Komentář prostého textu. Poskytuje popisné informace o objektu, když operátor vydává příkaz DISPLAY TOPIC.

Musí obsahovat pouze zobrazitelné znaky. Maximální délka je 64 znaků. V instalaci se znakovou sadou DBCS může obsahovat znaky DBCS (maximální délka je omezena na 64 bajtů).

**Poznámka:** Jsou-li použity znaky, které nejsou obsaženy v identifikátoru CCSID (coded character set identifier) pro daného správce front, mohou být tyto znaky při odeslání informace jinému správci front nesprávně přeloženy.

**DURSUB**

Určuje, zda jsou aplikace povoleny k provedení trvalých odběrů v tomto tématu.

**AsParent**

Údaj o tom, zda lze v tomto tématu provést trvalé odběry, je založen na nastavení nejbližšího nadřazeného objektu administrativního tématu ve stromu témat.

**NO**

Trvalé odběry nelze v tomto tématu provést.

**YES**

Trvalé odběry lze provést na tomto tématu.

**MCAST**

Určuje, zda je přípustné výběrové vysílání ve stromu témat. Hodnoty:

**AsParent**

Atribut výběrového vysílání tématu se dědí od nadřazeného objektu.

## **VYPNUTO**

V tomto uzlu není povolen žádný provoz výběrového vysílání.

## **POVOLENO**

V tomto uzlu je povolen provoz výběrového vysílání.

### **Pouze**

Jsou povoleny pouze odběry z klienta podporujícího výběrové vysílání.

## **MDURMDL ( řetězec )**

Název modelové fronty, která má být použita pro trvalé odběry, které vyžadují, aby správce front spravoval místo určení jeho publikování (viz [Pravidla pojmenování objektů IBM MQ](#) ). Maximální délka je 48 znaků.

Je-li MDURMDL prázdný, pracuje stejným způsobem jako hodnoty ASPARENT na jiných atributech. Název modelové fronty, která má být použita, je založen na nejbližším nadřazeném objektu administrativního tématu ve stromu témat s hodnotou nastavenou pro MDURMDL.

Pokud používáte MDURMDL k určení modelové fronty pro klastrované téma, musíte zajistit, aby byla fronta definována ve všech správci front v klastru, kde může být proveden trvalý odběr pomocí tohoto tématu.

Dynamická fronta vytvořená z tohoto modelu má předponu SYSTEM.MANAGED.DURABLE

## **MNDURMDL ( řetězec )**

Název modelové fronty, která má být použita pro netrvalé odběry, které vyžadují, aby správce front spravoval místo určení jeho publikování (viz [Pravidla pojmenování objektů IBM MQ](#) ). Maximální délka je 48 znaků.

Pokud je parametr MNDURMDL prázdný, bude pracovat stejným způsobem jako hodnoty ASPARENT na jiných atributech. Název modelové fronty, která má být použita, je založen na nejbližším nadřazeném objektu administrativního tématu ve stromu témat s hodnotou nastavenou pro MNDURMDL.

Pokud používáte parametr MNDURMDL k určení modelové fronty pro klastrované téma, je třeba zajistit, aby byla fronta definována ve všech správci front v klastru, kde lze provést netrvalý odběr pomocí tohoto tématu.

Dynamická fronta vytvořená z tohoto modelu má předponu SYSTEM.MANAGED.NDURABLE.

## **NPMMSGDLV**

Mechanismus doručení pro netrvalé zprávy publikované v rámci tohoto tématu:

### **AsParent**

Použitý mechanismus doručení je založen na nastavení prvního nadřazeného administrativního uzlu nalezeného ve stromu témat souvisejících s tímto tématem.

### **ALL**

Netrvalé zprávy musí být doručeny všem odběratelům, bez ohledu na trvalost pro volání MQPUT, aby bylo možné hlásit úspěch. Pokud selže doručení zprávy některému z odběratelů, není zpráva přijata žádným z dalších odběratelů a volání MQPUT se nezdaří.

### **VŠECHNA DOSTUPNÁ**

Netrvalé zprávy jsou doručeny všem odběratelům, kteří mohou přijmout zprávu. Fakt, že selhalo doručení zprávy některému z odběratelů, nezabrání jejímu doručení ostatním odběratelům.

### **ALDURŠTINA**

Netrvalé zprávy musí být doručeny všem trvalým odběratelům. Fakt, že selhalo doručení netrvalé zprávy některým netrvalým odběratelům neznámá, že bude na volání MQPUT vrácena chyba. Pokud dojde k selhání doručení pro trvalé odběratele, neobdrží se žádná zpráva a volání MQPUT se nezdaří.

## **PMSGDLV**

Mechanismus doručení pro trvalé zprávy publikované v rámci tohoto tématu:

### **AsParent**

Použitý mechanismus doručení je založen na nastavení prvního nadřazeného administrativního uzlu nalezeného ve stromu témat souvisejících s tímto tématem.

## **ALL**

Trvalé zprávy musí být doručeny všem odběratelům, bez ohledu na trvalost pro volání MQPUT, aby bylo možné hlásit úspěch. Pokud selže doručení zprávy některému z odběratelů, není zpráva přijata žádným z dalších odběratelů a volání MQPUT se nezdaří.

## **VŠECHNA DOSTUPNÁ**

Trvalé zprávy jsou doručeny všem odběratelům, kteří mohou přijmout zprávu. Fakt, že selhalo doručení zprávy některému z odběratelů, nezabrání jejímu doručení ostatním odběratelům.

## **ALDURŠTINA**

Trvalé zprávy musí být doručeny všem trvalým odběratelům. Fakt, že selhalo doručení trvalé zprávy některým netrvalým odběratelům neznámá, že bude na volání MQPUT vrácena chyba. Pokud dojde k selhání doručení pro trvalé odběratele, neobdrží se žádná zpráva a volání MQPUT se nezdaří.

## **PROXYSUB**

Řídí, kdy je odeslán proxy odběr pro toto téma nebo řetězce témat pod tímto tématem do sousedních správců front, když se nachází v klastru publikování/odběru nebo v hierarchii publikování/odběru. Další informace naleznete v tématu [Výkon odběru v sítích publikování/odběru](#).

### **FirstUse**

Pro každý jedinečný řetězec tématu pod tímto objektem tématu nebo pod tímto objektem tématu je proxy odběr asynchronně odeslán všem sousedním správcům front při vytvoření lokálního odběru nebo při přijetí proxy odběru, který je šířen k dalším přímo připojeným správcům front v hierarchii.

### **Vynutit**

Do sousedních správců front je odeslán proxy odběr pomocí zástupných znaků, který odpovídá všem řetězcům témat v rámci stromu témat pod tímto bodem, i v případě, že neexistují žádné lokální odběry.

**Poznámka:** Odběr proxy se odešle, když je tato hodnota nastavena na DEFINE nebo ALTER. Při nastavení na klastrovém tématu všichni správci front v klastru vydají proxy odběr zástupných znaků pro všechny ostatní správce front v klastru.

## **PUB**

Řídí, zda mohou být zprávy publikovány do tohoto tématu.

### **AsParent**

Údaj o tom, zda zprávy mohou být publikovány do tématu, je založeno na nastavení nejbližšího nadřazeného objektu tématu administrace ve stromu témat.

### **POVOLENO**

Zprávy mohou být publikovány do tématu (s odpovídajícími autorizovanými aplikacemi).

### **VYPNUTO**

Zprávy nelze publikovat v rámci daného tématu.

Viz také [Speciální zpracování pro parametr PUB](#).

## **PUBSCOPE**

Určuje, zda tento správce front šíří publikace do správců front jako část hierarchie nebo jako součást klastru publikování/odběru.

**Poznámka:** Chování můžete omezit na základě publikování po publikování, použitím volby MQPMO\_SCOPE\_QMGR v rámci voleb vkládání zpráv.

### **AsParent**

Určuje, zda tento správce front šíří publikace do správců front jako část hierarchie nebo jako část klastru publikování/odběru, je založen na nastavení prvního nadřazeného administrativního uzlu nalezeného ve stromu témat, který se vztahuje k tomuto tématu.

### **QMGR**

Publikace pro toto téma se nešíří do připojených správců front.

**ALL**

Publikace pro toto téma jsou šířeny do hierarchicky propojených správců front a do správců front publikování a odběru připojených ke klastru.

**z/OS**

**QSGDISP**

Tento parametr se vztahuje pouze k produktu z/OS .

Určuje dispozice objektu v rámci skupiny.

<b>QSGDISP</b>	<b>ALTER</b>
<b>COPY</b>	Definice objektu je umístěna v sadě stránek správce front, který provádí daný příkaz. Objekt byl definován pomocí příkazu, který měl parametry QSGDISP (COPY). Tento příkaz nemá vliv na žádný objekt, který se nachází ve sdíleném úložišti nebo jakýkoli objekt definovaný pomocí příkazu, který měl parametry QSGDISP (QMGR).
<b>Skupina</b>	Definice objektu je uložena ve sdíleném úložišti. Objekt byl definován pomocí příkazu, který měl parametry QSGDISP (GROUP). Jakýkoli objekt umístěný na sadě stránek správce front, který provádí příkaz (s výjimkou lokální kopie objektu), není tímto příkazem ovlivněn. Je-li příkaz úspěšný, vygeneruje se následující příkaz a odešle se všem aktivním správcům front ve skupině sdílení front za účelem pokusu o aktualizaci lokálních kopií na sadě stránek nula:  <pre>DEFINE TOPIC(name) REPLACE QSGDISP(COPY)</pre> Příkaz ALTER pro objekt skupiny se projeví bez ohledu na to, zda příkaz generovaný příkazem QSGDISP (COPY) selže.
<b>PRIVATE</b>	Objekt je umístěn v sadě stránek správce front, který provádí příkaz, a byl definován s QSGDISP (QMGR) nebo QSGDISP (COPY). Jakýkoli objekt, který se nachází ve sdíleném úložišti, není ovlivněn.
<b>QMGR</b>	Definice objektu je umístěna v sadě stránek správce front, který provádí daný příkaz. Objekt byl definován pomocí příkazu, který měl parametry QSGDISP (QMGR). Jakýkoli objekt, který se nachází ve sdíleném úložišti, nebo jakákoli lokální kopie takového objektu, není tímto příkazem ovlivněn.

**SUB**

Určuje, zda mají být aplikace povoleny pro přihlášení k odběru tohoto tématu.

**AsParent**

Určuje, zda se aplikace mohou přihlásit k odběru tématu, na základě nastavení nejbližšího nadřazeného objektu administrativního tématu ve stromu témat.

**POVOLENO**

Odběry mohou být provedeny v rámci tématu (s odpovídajícími autorizovanými aplikacemi).

**VYPNUTO**

Aplikace se nemohou přihlásit k odběru tématu.

**SUBSCOPE**

Určuje, zda se tento správce front přihlašuje k odběru publikací v tomto správcí front nebo v síti připojených správců front. Při přihlášení k odběru všech správců front šíří správce front odběry jako součást hierarchie nebo jako součást klastru publikování/odběru.

**Poznámka:** Chování můžete omezit na základě odběru na základě odběru, pomocí produktu **MQPMO\_SCOPE\_QMGR** v deskriptoru odběru nebo **SUBSCOPE (QMGR)** v produktu **DEFINE SUB**. Jednotliví odběratelé mohou potlačit nastavení **SUBSCOPE** hodnoty ALL uvedením volby odběru **MQSO\_SCOPE\_QMGR** při vytváření odběru.

**AsParent**

Určuje, zda se tento správce front přihlašuje k odběru publikací stejným způsobem jako při nastavení prvního nadřazeného administrativního uzlu nalezeného ve stromu témat souvisejících s tímto tématem.

**QMGR**

Pouze publikování, která jsou publikována na tomto správci front, se dostanou k odběrateli.

**ALL**

Odběratel dosáhne publikování provedené v tomto správci front nebo v jiném správci front. Odběry pro toto téma jsou šířeny do hierarchicky propojených správců front a k publikování a odběru správců front připojených k klastru.


**TOPICSTR ( řetězec )**

Řetězec tématu, představovaný touto definicí objektu tématu. Tento parametr je povinný a nesmí obsahovat prázdný řetězec.

Řetězec tématu nesmí být stejný jako jakýkoli jiný řetězec tématu, který je již reprezentován definicí objektu tématu.

Maximální délka řetězce je 10 240 znaků.

**TYPE (topice-type)**

Pokud je tento parametr použit, musí následovat bezprostředně za parametrem *topic-name* na všech platformách  kromě z/OS.

**LOKÁLNÍ**

Lokální objekt tématu.

**USEDLQ**

Určuje, zda se fronta nedoručených zpráv používá v případě, že zprávy publikování nelze doručit do správné fronty odběratele.

**AsParent**

Určuje, zda má být použita fronta nedoručených zpráv s použitím nastavení nejbližšího objektu tématu administrace ve stromu témat.

**NO**

Publikační zprávy, které nelze doručit do správné fronty odběratele, jsou považovány za selhání při vložení zprávy. Požadavek MQPUT aplikace na téma selže v souladu s nastavením NPMSGDLV a PMSGDLV.

**YES**

Když atribut správce front DEADQ poskytuje název fronty nedoručených zpráv, použije se. Pokud správce front neposkytuje název fronty nedoručených zpráv, chování se používá jako hodnota NO.

**WILDCARD**

Chování odběrů používajících zástupné znaky s ohledem na toto téma.

**PASSTHRU**

U odběrů registrovaných pro téma, které používá zástupné znaky a které je méně specifické než řetězec tématu v tomto objektu tématu, jsou poskytnuty publikace k tomuto tématu a k řetězcům tématu, které jsou specifičtější než toto téma.

**BLOCK**

U odběrů registrovaných pro téma, které používá zástupné znaky a které je méně specifické než řetězec tématu v tomto objektu tématu, nejsou poskytnuty publikace k tomuto tématu ani k řetězcům tématu, které jsou specifičtější než toto téma.

Hodnota tohoto atributu se použije při definici odběrů. Když tento atribut změníte, sada témat pokrytých existujícími odběry nebude touto změnou ovlivněna. Tento scénář platí i v případě, že se změnila topologie, tj. když byly objekty tématu vytvořeny nebo odstraněny. Sada témat odpovídajících odběrům, které byly vytvořeny po této změně atributu WILDCARD, se vytvoří s použitím této nové, upravené topologie. Pokud chcete vynutit opětovné vyhodnocení odpovídající sady témat pro existující odběry, musíte restartovat správce front.



## z/OS ZMĚNIT TRASOVÁNÍ

Chcete-li změnit trasované události trasování pro konkrétní aktivní trasování správce front, použijte příkaz MQSC ALTER TRACE. Příkaz ALTER TRACE zastaví zadané trasování a restartuje jej se změněnými parametry.

### Použití příkazů MQSC

Informace o tom, jak používat příkazy MQSC, najdete v tématu [Provedení úloh lokální administrace pomocí příkazů MQSC](#).


IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
			12CR

Parametry, které nejsou zadány v příkazu ALTER TRACE, způsobí, že existující hodnoty těchto parametrů zůstanou nezměněny.

z/OS Vysvětlení symbolů ve sloupci z/OS viz [“Použití příkazů v systému z/OS”](#) na stránce 632.

- [Syntaktický diagram](#)
- [“Poznámky k použití”](#) na stránce 810
- [“Popisy parametrů pro příkaz ALTER TRACE”](#) na stránce 810
- [“Parametry trasování”](#) na stránce 810

**Synonymum:** ALT TRACE



## Poznámky k použití

Trasování inicializátoru kanálu nelze změnit.

## Popisy parametrů pro příkaz ALTER TRACE

Uveďte jeden z následujících typů trasování:

### GLOBAL

Servisní data z celého správce front (synonymum je G)

### STATISTIKA

Statistické údaje (synonymum je S)

### ÚČTOVÁNÍ

Účtovací data (synonymum je A)

A:

### TNO ( *celé číslo* )

Počet trasovacích údajů, které mají být změněny (1 až 32). Můžete uvést pouze jedno číslo trasování.

### CMDSCOPE

Tento parametr určuje způsob provádění příkazu v případě, že je správce front členem skupiny sdílení front.

CMDSCOPE nelze použít pro příkazy vydané od první vstupní datové sady inicializace CSQINP1.

..

Příkaz bude proveden ve správci front, v němž byl zadán.

### *název\_správce\_front*

Příkaz je proveden ve správci front, který jste zadali, pokud je správce front aktivní v rámci skupiny sdílení front.

Název správce front, kde příkaz zadán nebyl, můžete zadat, pouze pokud používáte prostředí skupiny sdílení front a je povolen příkazový server.

## Parametry trasování

### CLASS ( *celé číslo* )

Nová třída trasování. Seznam povolených tříd viz "Spustit trasování" na stránce 1297 . Rozsah tříd může být určen jako *m: n* (například CLASS (01:03)). CLASS (\*) aktivuje všechny třídy.

### COMMENT ( *řetězec* )

Komentář, který je reprodukován ve výstupním záznamu trasování (s výjimkou v tabulkách trasování rezidentních v rezidentských tabulkách).

*řetězec* je libovolný znakový řetězec. Pokud obsahuje mezery, čárky nebo speciální znaky, musí být uzavřeny mezi jednoduchými uvozovkami (').

### IFCID ( *ifcid* )

Vyhrazeno pro službu IBM .

## PROTOKOL ARCHIVACE

Použijte příkaz MQSC ARCHIVE LOG v rámci procedury zálohování. Zabere kopii aktuálního aktivního protokolu (nebo obou protokolů, pokud používáte duální protokolování).

## Použití příkazů MQSC


Informace o tom, jak používat příkazy MQSC, najdete v tématu [Provedení úloh lokální administrace pomocí příkazů MQSC](#).

IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
			12CR

Vysvětlení symbolů ve sloupci z/OS viz [Použití příkazů v systému z/OS](#).

- [Syntaktický diagram](#)
- [“Poznámky k použití pro ARCHIVE LOG” na stránce 811](#)
- [“Popisy parametrů pro ARCHIVE LOG” na stránce 812](#)

**Synonymum:** ARC LOG



## Poznámky k použití pro ARCHIVE LOG

Detailní záznam, ARCHIVE LOG:

1. Ořízne aktuální aktivní datové sady žurnálu.
2. Pokračuje v protokolování, přepíná se na další aktivní datovou sadu protokolu.
3. Spustí úlohu pro přenesení datových sad.
4. Archivuje předchozí aktivní datové sady žurnálu, které nebyly dosud archivovány.

Je-li použit parametr MODE (QUIESCE), příkaz ARCHIVE LOG uvede do klidového stavu (pozastaví) všechny aktivity aktualizace uživatele v aktuálním aktivním protokolu před procesem předání. Jakmile je dosaženo celosystémového bodu konzistence (to znamená, že všichni momentálně aktivní aktualizace uživatelé dosáhli bodu potvrzení), bude okamžitě oříznuta aktuální datová sada aktivního žurnálu a proces odsunutí je zahájen. Výsledný bod konzistence je zachycen v aktuálním aktivním protokolu, než bude odložen.

Obvykle se řízení vrací okamžitě uživateli a uvedení do klidového stavu se provádí asynchronně. Je-li však použit parametr WAIT (YES), je uvedení do klidového stavu provedeno synchronně a řízení se nevrátí uživateli, dokud nebude dokončeno.

- Nemůžete vydat příkaz ARCHIVE LOG, když probíhá předchozí příkaz ARCHIVE LOG.
- Nemůžete vydat příkaz ARCHIVE LOG, když je datová sada aktivního protokolu poslední dostupnou aktivní datovou sadou protokolu, protože by používala všechny dostupné aktivní datové sady žurnálu a IBM MQ by zastavila veškeré zpracování, dokud nebude dokončeno odlehčování.
- Můžete zadat příkaz ARCHIVE LOG bez volby MODE (QUIESCE), když právě probíhá příkaz STOP QMGR MODE (QUIESCE), ale nikoli v případě, kdy probíhá příkaz STOP QMGR MODE (FORCE).

- Můžete zadat příkaz DISPLAY LOG, abyste zjistili, zda je příkaz ARCHIVE LOG aktivní. Je-li příkaz ARCHIVE LOG aktivní, vrátí příkaz DISPLAY zprávu CSQV400I.
- Můžete zadat příkaz ARCHIVE LOG, i když archivace není používána (to znamená, že OFFLOAD je nastaven na hodnotu NO v makru parametru systému CSQ6LOGP) nebo dynamicky pomocí příkazu SET LOG. V tomto případě jsou datové sady aktuálního aktivního protokolu oříznuty a protokolování pokračuje s použitím další datové sady aktivního protokolu, ale do archivní datové sady neexistuje žádná odlehčování.

## Popisy parametrů pro ARCHIVE LOG

Všechny parametry jsou volitelné. Nejsou-li zadány žádné hodnoty, jsou aktuální aktivní datové sady žurnálu přepnuty a okamžitě odloženy.

### ZRUŠIT ODLEHČOVÁNÍ

Zruší veškeré aktuálně probíhající načítání a restartuje proces odkládání. Proces se spustí s nejstarší aktivní datovou sadou aktivního protokolu a bude pokračovat všemi aktivními datovými sadami, které potřebují odlehčování.

Tento příkaz použijte pouze v případě, že úloha odlehčování nepracuje, nebo pokud chcete restartovat předchozí pokus o odlehčování, který selhal.

### CMDSCOPE

Tento parametr určuje způsob provádění příkazu v případě, že je správce front členem skupiny sdílení front.

CMDSCOPE nelze použít pro příkazy vydané od první vstupní datové sady inicializace CSQINP1.

..

Příkaz bude proveden ve správci front, v němž byl zadán. Toto je výchozí hodnota.

#### ***název\_správce\_front***

Příkaz je proveden ve správci front, který jste zadali, pokud je správce front aktivní v rámci skupiny sdílení front.

Název správce front, kde příkaz zadán nebyl, můžete zadat, pouze pokud používáte prostředí skupiny sdílení front a je povolen příkazový server.

### REŽIM (KLIDOVÝ STAV)

Zastaví všechny nové aktivity aktualizace ve správci front a po potvrzení přenesení všechny existující uživatele do bodu konzistence. Je-li tento stav dosažen nebo pokud je počet aktivních uživatelů nula, aktuální aktivní protokol je archivován.

Doba, po kterou správce front čeká na dosažení takového stavu, je omezena na hodnotu uvedenou v parametru QUIESCE v makru parametrů systému CSQ6ARVP. Hodnota QUIESCE může být přepsána parametrem TIME tohoto příkazu. Pokud se aktivita v daném okamžiku do klidového stavu neprovedla, příkaz selže, nebude provedeno žádné odlehčování a protokolování bude pokračovat s aktuální aktivní datovou sadou protokolu.

### TIME ( *nnn* )

Přepíše časové období uvedení do klidového stavu, které je určeno hodnotou QUIESCE makra parametru systému CSQ6ARVP.

*nnn* je čas, v sekundách, v rozsahu 001 až 999.

Chcete-li zadat parametr TIME, musíte také zadat MODE (QUIESCE).

Uvedete-li parametr TIME, musíte uvést příslušnou hodnotu pro období uvedení do klidového stavu. Nastavíte-li příliš krátkou nebo příliš dlouhou dobu, může dojít k jednomu z následujících problémů:

- Uvedení do klidového stavu nemusí být úplné.
- IBM MQ soupeření o uzamčení se může vyvinout
- Časový limit může přerušit uvedení do klidového stavu

## WAIT

Určuje, zda má produkt IBM MQ čekat na dokončení uvedení do klidového stavu před návratem na vydavatele příkazu ARCHIVE LOG.

Chcete-li uvést parametr WAIT, musíte také uvést MODE (QUIESCE).

## NE

Určuje, že při spuštění procesu uvedení do klidového stavu je vydavatel vrácen k řízení. (Synonymum je **N**.) Tím je proces uvedení do klidového stavu asynchronní pro vydavatele; můžete zadat další příkazy MQSC, když příkaz ARCHIVE LOG vrátí řízení vám. Toto nastavení je výchozí.

## ANO

Určuje, že při dokončení operace uvedení do klidového stavu je vydavatel vrácen k řízení. (Synonymum je **Y**.) Tím se proces uvedení do klidového stavu zpracuje na vydavatele; další příkazy MQSC se nezpracovávají, dokud nebude dokončen příkaz ARCHIVE LOG.

## **z/OS** ZÁLOŽNÍ FSTRUCT

Pomocí příkazu MQSC BACKUP CFSTRUCT zahajte zálohu struktury aplikace CF.

### Použití příkazů MQSC


Informace o tom, jak používat příkazy MQSC, najdete v tématu [Provedení úloh lokální administrace pomocí příkazů MQSC](#).

Vysvětlení symbolů ve sloupci z/OS viz [Použití příkazů v systému z/OS](#).

IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
			CR

- [Syntaktický diagram](#)
- [“Poznámky k použití pro BACKUP CFSTRUCT” na stránce 813](#)
- [“Klíčové slovo a popisy parametrů BACKUP CFSTRUCT” na stránce 814](#)

**Synonymum:** žádné



### Poznámky k použití pro BACKUP CFSTRUCT

1. Tento příkaz je platný pouze v systému z/OS, je-li správce front členem skupiny sdílení front.
2. Zálohují se pouze trvalé zprávy sdílené fronty. Netrvalé zprávy se nezálohují a nelze je obnovit
3. Souběžně můžete spouštět samostatné zálohy pro různé struktury aplikací v různých správcích front v rámci skupiny sdílení front. Můžete také souběžně spouštět samostatné zálohy pro různé struktury aplikací ve stejném správci front.
4. Tento příkaz selže, pokud je uvedená struktura CF definována buď s úrovní CFLEVEL menší než 3, nebo s volbou RECOVER nastavenou na NO.

5. Příkaz selže, pokud je zadaná struktura aplikace momentálně v procesu zálohování jiným správcem front v rámci skupiny sdílení front.

## Klíčové slovo a popisy parametrů **BACKUP CFSTRUCT**

### ***název\_struktury***

Název struktury aplikace prostředku Coupling Facility (CF), která má být zálohována. Hvězdička (\*) samostatně určuje všechny obnovitelné struktury prostředku CF. Koncová hvězdička (\*) odpovídá všem napravitelným názvům struktury s určeným kmenem, za nímž následuje nula nebo více znaků. Hodnota (CSQ\*) odpovídá všem obnovitelným strukturám prostředku CF s určeným kmenem (CSQ) následovaným nulou nebo více znaky.

### **CMDSCOPE**

Tento parametr určuje způsob provádění příkazu v případě, že je správce front členem skupiny sdílení front.

''

Příkaz bude proveden ve správci front, v němž byl zadán. Toto je výchozí hodnota.

### ***název\_správce\_front***

Příkaz je proveden ve správci front, který jste zadali, pokud je správce front aktivní v rámci skupiny sdílení front.

Můžete zadat jiný název správce front než správce front, v němž byl příkaz zadán, pouze v případě, že používáte prostředí skupiny sdílení front a je povolen příkazový server.

### **EXCLINT ( *celé\_číslo* )**

Uvádí hodnotu, která definuje počet sekund, které se použijí jako dobu vyloučení. Záloha vylučuje aktivitu zálohování během této doby vyloučení. Doba vyloučení se spustí bezprostředně před zahájením zálohování. Je-li například uvedeno EXCLINT (30), záloha nezahrnuje před zahájením zálohování posledních 30 sekund aktivity pro tuto aplikační strukturu.

Hodnota musí být v rozsahu 30 až 600. Výchozí hodnotou je hodnota 30.

## **VYMAZAT QLOCAL**

Použijte příkaz MQSC CLEAR QLOCAL, abyste vymazali zprávy z lokální fronty.

## **Použití příkazů MQSC**

Informace o tom, jak používat příkazy MQSC, najdete v tématu [Provedení úloh lokální administrace pomocí příkazů MQSC](#).


<b>IBM i</b>	<b>SYSTÉM UNIX a Linux</b>	<b>Windows</b>	<b>z/OS</b>
✓	✓	✓	2CR

Vysvětlení symbolů ve sloupci z/OS viz [Použití příkazů v systému z/OS](#).

- [Syntaktický diagram](#)
- [“Popisy parametrů pro CLEAR QLOCAL” na stránce 815](#)

**Synonymum:** CLEAR QL

## VYMAZAT QLOCAL



Poznámky:

- <sup>1</sup> Platné pouze na z/OS , pokud je správce front členem skupiny sdílení front.
- <sup>2</sup> Platné pouze na z/OS.

## Popisy parametrů pro CLEAR QLOCAL

Musíte určit lokální frontu, kterou chcete vymazat.

Příkaz selže, jestliže:

- Fronta obsahuje nepotvrzené zprávy, které byly vloženy do fronty pod synchronizačním bodem
- Fronta je momentálně otevřena aplikací (s libovolnými otevřenými volbami)

Pokud má aplikace tuto frontu otevřenou, nebo pokud má otevřenou frontu, která se nakonec vyřeší do této fronty, příkaz selže. Příkaz se také nezdaří, pokud je tato fronta přenosovou frontou a každá fronta, která je nebo se interpretuje jako vzdálená fronta, která odkazuje na tuto přenosovou frontu, je otevřená.

### (q-název)

Název lokální fronty, která má být vymazána. Název musí být definován pro lokálního správce front.

### z/OS CMDSCOPE

Tento parametr se vztahuje pouze na z/OS a určuje, jak se příkaz provádí, když je správce front členem skupiny sdílení front.

CMDSCOPE musí být prázdný nebo lokální správce front, pokud je QSGDISP nastaveno na hodnotu SHARED.

••

Příkaz bude proveden ve správci front, v němž byl zadán. Toto je výchozí hodnota.

### *název\_správce\_front*

Příkaz je proveden ve správci front, který jste zadali, pokud je správce front aktivní v rámci skupiny sdílení front.

Název správce front, kde příkaz zadán nebyl, můžete zadat, pouze pokud používáte prostředí skupiny sdílení front a je povolen příkazový server.

\*

Příkaz se provádí na lokálním správci front a je také předán každému aktivnímu správci front ve skupině sdílení front. Tento efekt se shoduje s výsledkem zadání příkazu pro všechny správce front ve skupině sdílení front.

### z/OS QSGDISP

Určuje, zda je definice fronty sdílena. Tento parametr se vztahuje pouze k produktu z/OS .

## PRIVATE

Vymažte pouze soukromou frontu s názvem *q-name* . Fronta je soukromá, pokud byla definována pomocí příkazu, který měl parametry QSGDISP (COPY) nebo QSGDISP (QMGR). Toto je výchozí hodnota.

## SHARED

Vymažte pouze sdílenou frontu s názvem *q-name* . Fronta se sdílí, pokud byla definována pomocí příkazu, který měl parametry QSGDISP (SHARED).

## VYMAZAT TOPICSTR

Pomocí příkazu MQSC CLEAR TOPICSTR příkazu MQSC vymažte zachovanou zprávu, která je uložena pro určený řetězec tématu.

## Použití příkazů MQSC

Informace o tom, jak používat příkazy MQSC, najdete v tématu [Provedení úloh lokální administrace pomocí příkazů MQSC](#).


IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
✓	✓	✓	CR

**z/OS** Vysvětlení symbolů ve sloupci z/OS viz [“Použití příkazů v systému z/OS”](#) na stránce 632.

- [Syntaktický diagram](#)
- [Poznámky k použití pro CLEAR TOPICSTR](#)
- [Popisy parametrů pro CLEAR TOPICSTR](#)

**Synonymum:** Žádné.

### VYMAZAT TOPICSTR



Poznámky:

- 1 Platné pouze na z/OS , pokud je správce front členem skupiny sdílení front.
- 2 Platné pouze na z/OS.

## Poznámky k použití pro CLEAR TOPICSTR

1. Pokud zadaný řetězec tématu neobsahuje žádnou zachovanou zprávu, příkaz bude úspěšně dokončen. Pomocí příkazu DISPLAY TPSTATUS můžete zjistit, zda má řetězec tématu zachovanou zprávu. Pole RETAed zobrazuje, zda existuje uchovaná zpráva.
2. Vstupní parametr řetězce tématu u tohoto příkazu se musí shodovat s tématem, na kterém chcete pracovat. Doporučuje se zachovat znakové řetězce ve vašich řetězcích témat jako znaky, které lze použít z umístění, které příkaz vydal. Pokud vydáte příkazy pomocí prostředí MQSC, budete mít k dispozici méně znaků než v případě, že používáte aplikaci, která odesílá zprávy PCF, jako je např. Průzkumník IBM MQ .



3. Možná budete muset použít CLEAR TOPICSTR a odebrat zachované publikování z klastru publikování/ odběru. Příklad:

- Pokud omylem nakonfigurujete zachované publikování a poté ji budete muset odebrat ze všech správců front v klastru, zadejte tento příkaz na všech členech klastru.
- Pokud v klastru s přímým směrováním dojde k přesunutí publikační aplikace do nového správce front a předchozí správce front neobsahuje žádné odběry pro daný řetězec tématu, je třeba zajistit, aby předchozí správce front znovu neodeslal starou zachovanou publikaci ostatním členům klastru. Chcete-li tak učinit, počkejte na publikování aplikace v novém správci front a poté tento příkaz spusťte v předchozím správci front a odeberte zachované publikování, které je v něm zadržováno.

Viz také [Aspekty návrhu pro zachovaná publikování v klastrech publikování/odběru](#)

## Popisy parametrů pro CLEAR TOPICSTR

Musíte určit řetězec tématu, ze kterého chcete odebrat zachované publikování.

### (řetězec\_tématu)

Řetězec tématu, který má být vymazán. Tento řetězec může znázorňovat několik témat, která se mají vymazat pomocí zástupných znaků, jak je zobrazeno v následující tabulce:

Speciální znak	Chování
#	Zástupný znak, více úrovní tématu
+	Zástupný znak, jedna úroveň tématu

**Poznámka:** Znaky '+' a '#' nejsou považovány za zástupné znaky, pokud jsou smíšeny s ostatními znaky (včetně samotných) v rámci úrovně tématu. V následujících řetězcích se znaky '#' a '+' považují za běžné znaky.

```
level0/level1/#+/level3/level#
```

Pro ilustraci efektu zástupných znaků se používá následující příklad.

Vymazání následujícího tématu:

```
/a/b/#/z
```

vymaže následující témata:

```
/a/b/z  
/a/b/c/z  
/a/b/c/y/z
```

## TYP CRTTYPE

Toto je povinný parametr.

Hodnota musí být:

### Zachováno

Odeberte zachované publikování ze zadaného řetězce tématu.

## CMDSCOPE

Tento parametr se vztahuje pouze na z/OS a určuje, jak se příkaz provádí, když je správce front členem skupiny sdílení front.

CMDSCOPE musí být prázdný, nebo název lokálního správce front, pokud má definice objektu sdílené fronty atribut dispozice skupiny sdílení front QSGDISP nastavený na hodnotu SHARED.

..

Příkaz bude proveden ve správci front, v němž byl zadán. Toto je výchozí hodnota.

### ***název\_správce\_front***

Příkaz je proveden ve správci front, který jste zadali, pokud je správce front aktivní v rámci skupiny sdílení front.

Název správce front, kde příkaz zadán nebyl, můžete zadat, pouze pokud používáte prostředí skupiny sdílení front a je povolen příkazový server.

**\***

Příkaz se provádí na lokálním správci front a je také předán každému aktivnímu správci front ve skupině sdílení front. Tento efekt se shoduje s výsledkem zadání příkazu pro všechny správce front ve skupině sdílení front.

### **ROZSAH**

Rozsah odstranění uchovaných zpráv.

Hodnota může být následující:

### **LOKÁLNÍ**

Zachovaná zpráva bude odebrána ze zadaného řetězce tématu pouze v lokálním správci front. Toto je výchozí hodnota.

## **DEFINOVAT AUTHINFO**

Použijte příkaz MQSC DEFINE AUTHINFO, abyste definovali objekt ověřovacích informací. Tyto objekty obsahují definice požadované k provedení kontroly odvolání certifikátů pomocí protokolu OCSP nebo seznamu odvolaných certifikátů (CRL) na serverech LDAP a definice požadované pro povolení kontroly ID uživatele a hesla.

## **Použití příkazů MQSC**

Informace o tom, jak používat příkazy MQSC, najdete v tématu [Provedení úloh lokální administrace pomocí příkazů MQSC](#).

<b>IBM i</b>	<b>SYSTÉM UNIX a Linux</b>	<b>Windows</b>	<b>z/OS</b>
✓	✓	✓	2CR

Vysvětlení symbolů ve sloupci z/OS viz [Použití příkazů v systému z/OS](#).

- [“Poznámky k použití pro DEFINE AUTHINFO” na stránce 822](#)
- [“Popisy parametrů pro DEFINE AUTHINFO” na stránce 822](#)
- [Diagram syntaxe pro TYPE \(CRLLDAP\)](#)
- [Syntaktický diagram pro TYPE \(OCSP\)](#)
- [Diagram syntaxe pro TYPE \(IDPWOS\)](#)
- [Diagram syntaxe pro TYPE \(IDPWLDAP\)](#)


**Synonymum:** DEF AUTHINFO

Hodnoty zobrazené nad hlavní čarou v čárovém diagramu jsou předvolby dodávané s produktem IBM MQ, ale vaše instalace je mohla změnit. Viz [“Jak číst spojnicové diagramy” na stránce 7](#).

## Diagram syntaxe pro TYPE (CRLLDAP)

### DEFINOVAT AUTHINFO

►► DEFINE AUTHINFO — ( — *název* — ) — AUTHTYPE(CRLLDAP) —►



Poznámky:


<sup>1</sup> Platné pouze tehdy, je-li správce front členem skupiny sdílení front. Skupiny sdílení front lze používat pouze v produktu IBM MQ for z/OS.

<sup>2</sup> Platné pouze na z/OS.

## Diagram syntaxe pro TYPE (OCSP)

### DEFINOVAT AUTHINFO

►► DEFINE AUTHINFO — ( — *název* — ) — AUTHTYPE(OCSP) —►




Poznámky:

- 1 Platné pouze tehdy, je-li správce front členem skupiny sdílení front. Skupiny sdílení front lze používat pouze v produktu IBM MQ for z/OS.
- 2 Platné pouze na z/OS.

## Diagram syntaxe pro TYPE (IDPWOS)

### DEFINOVAT AUTHINFO

► DEFINE AUTHINFO — ( — *název* — ) — AUTHTYPE(IDPWOS) ►




#### Poznámky:

- 1 Platné pouze tehdy, je-li správce front členem skupiny sdílení front. Skupiny sdílení front lze používat pouze v produktu IBM MQ for z/OS.
- 2 Platné pouze na z/OS.
- 3 Neplatné v systému z/OS a hodnota PAM může být nastavena pouze na SYSTÉM UNIX.
- 4 Neplatné na IBM MQ for z/OS.
- 5 Výchozí nastavení pro platformy jiné než z/OS.
- 6 Předvolba pro z/OS.

## Diagram syntaxe pro TYPE (IDPWLDAP)

### DEFINOVAT AUTHINFO

► DEFINE AUTHINFO — ( — název — ) — AUTHTYPE(IDPWLDAP) —<sup>1</sup>→



Poznámky:

<sup>1</sup> Neplatné na IBM MQ for z/OS.

<sup>2</sup> Neplatné na Windows.

## Poznámky k použití pro DEFINE AUTHINFO

V systému IBM ise objekty ověřovacích informací typu AUTHTYPE (CRLLDAP) a AUTHTYPE (OCSP) používají pouze pro kanály typu CLNTCONN prostřednictvím použití příkazu AMQCLCHL.TAB. Certifikáty jsou definovány produktem Digital Certificate Manager pro každou certifikační autoritu a jsou ověřeny na serverech LDAP.



**Upozornění:** Po spuštění příkazu DEFINE AUTHINFO je třeba restartovat správce front. Pokud nerestartujete správce front, příkaz `setmqaut` nevrátí správný výsledek.

## Popisy parametrů pro DEFINE AUTHINFO

### **název**

Název objektu ověřovacích informací. Tento parametr je požadovaný.

Název nesmí být shodný s žádným jiným názvem objektu ověřovacích informací, který je aktuálně definován pro tohoto správce front (pokud není určen parametr REPLACE nebo ALTER). Viz [Pravidla pojmenování objektů IBM MQ](#).

### **ADOPTCTX**

Zda použít znázorněné pověření jako kontext této aplikace. To znamená, že se používají pro kontroly autorizace, zobrazené na administrativních obrazovkách a objevují se ve zprávách.

#### **YES**

ID uživatele uvedené ve struktuře MQCSP, které bylo úspěšně ověřeno pomocí hesla, je přijato jako kontext, který se má použít pro tuto aplikaci. Toto ID uživatele proto bude pověřením kontrolovanou pro autorizaci k použití prostředků produktu IBM MQ .

Pokud je ID uživatele představené ID uživatele LDAP a kontroly autorizace jsou prováděny pomocí ID uživatelů operačního systému, SHORTUSR přidružený k záznamu uživatele v LDAP bude adoptován jako pověření pro kontroly autorizace, které se budou provádět proti.

#### **NO**

ID a heslo uživatele LDAP přítomné ve struktuře MQCSP bude ověřeno, ale pověření se nepřevzme pro další využití. Autorizace se provede pomocí ID uživatele, pod kterým je aplikace spuštěna.

Tento atribut je platný pouze pro parametr AUTHTYPE s IDPWOS a IDPWLDAP.

### **V 8.0.0.3 AUTHENMD**

Metoda ověření. Zda se má použít operační systém nebo PAM (Pluggable Authentication Method) k ověřování hesel uživatelů.

#### **Operační systém**

Použijte tradiční metodu ověření hesla produktu SYSTÉM UNIX .

#### **pam**

Použijte PAM k ověření hesla uživatele.

Hodnotu PAM můžete nastavit pouze na platformách SYSTÉM UNIX a Linux .

Změny tohoto atributu jsou platné až po spuštění příkazu `REFRESH SECURITY TYPE (CONNAUTH)` .

Tento atribut je platný pouze pro **AUTHTYPE** z **IDPWOS**.

### **V 8.0.0.2 AUTHORMD**

Metoda autorizace.

#### **Operační systém**

Použijte skupiny operačních systémů, chcete-li určit oprávnění přidružená k uživateli.

To znamená, jak produkt IBM MQ dříve pracoval, a je výchozí hodnotou.

### **SEARCHGRP**

Položka skupiny v úložišti LDAP obsahuje atribut se seznamem všech uživatelů patřících do této skupiny. Členství je označeno atributem definovaným ve FINDGRP. Tato hodnota je obvykle *member* nebo *uniqueMember*.

### **UŽIVATEL\_HLEDÁNÍ**

Uživatelská položka v úložišti LDAP obsahuje atribut vypisující všechny skupiny, do kterých uvedený uživatel patří. Atribut pro dotaz je definován hodnotou FINDGRP, obvykle *memberOf*.

Mnoho serverů LDAP používá atribut objektu skupiny k určení členství ve skupině a vy byste měli tuto hodnotu nastavit na *SEARCHGRP*.

Microsoft Active Directory typicky ukládá členství ve skupinách jako atribut uživatele. Server IBM Tivoli Directory Server podporuje obě metody.

Obecně platí, že načítání členství prostřednictvím atributu uživatele bude rychlejší než vyhledávání skupin, které uvádí uživatele jako člena.

Tento atribut je platný pouze pro **AUTHTYPE** z *IDPWLDAP* **V 8.0.0.2** a nelze použít pro platformy Windows.

### **AUTHTYPE**

Typ ověřovacích informací.

#### **CRLLDAP**

Kontrola seznamu odvolaných certifikátů se provádí pomocí serverů LDAP.

#### **IDPWLDAP**

Kontrola ID uživatele a kontrola hesla se provádí pomocí serveru LDAP.



**Upozornění:** Tato volba není k dispozici na systému IBM MQ for z/OS

#### **IDPWOS**

Kontrola ID uživatele pro ověření připojení a kontrola hesla se provádí pomocí operačního systému.

#### **OCSP**

Kontrola odvolání certifikátů se provádí pomocí protokolu OCSP.

Objekt ověřovacích informací s typem AUTHTYPE (OCSP) se nepoužívá pro použití ve správcích front IBM i nebo z/OS. Lze však zadat na těchto platformách, aby se zkopírovaly do tabulky definic kanálů klienta (CCDT) pro klientské použití.

Tento parametr je požadovaný.

Nemůžete definovat objekt ověřovacích informací jako LIKE jeden s jiným **AUTHTYPE**. Po vytvoření objektu ověřovacích informací nelze objekt **AUTHTYPE** změnit.

### **V 8.0.0.2** **BASEDNG**

Základní rozlišující název pro skupiny

Aby bylo možné najít názvy skupin, musí být tento parametr nastaven se základním DN pro hledání skupin na serveru LDAP.

Tento atribut je platný pouze pro **AUTHTYPE** z *IDPWLDAP* **V 8.0.0.2** a nelze použít pro platformy Windows.

### **BASEDNU (základní DN)**

Aby bylo možné najít atribut krátkého jména uživatele (viz SHORTUSR) Tento parametr musí být nastaven se základním DN pro hledání uživatelů v rámci serveru LDAP.

Tento atribut je platný pouze pro **AUTHTYPE** z *IDPWLDAP*.

## CHCKCLNT

Tento atribut určuje požadavky na ověření pro klientské aplikace a je platný pouze pro **AUHTYPE** z *IDPWOS* nebo *IDPWLDAP* . Možné hodnoty jsou:

### NONE

Nejsou provedeny žádné kontroly ID uživatele a hesla. Pokud je v aplikaci klienta dodáno ID uživatele nebo heslo, pověření se budou ignorovat.

### Volitelný

Nejsou požadovány aplikace klienta pro poskytnutí ID uživatele a hesla.

Všechny aplikace, které poskytují ID uživatele a heslo ve struktuře *MQCSP* , jsou ověřovány správcem front proti úložišti hesel indikovaným produktem **AUHTYPE**.

Připojení bude moci pokračovat, jen pokud je ID uživatele a heslo platné.

Tato volba může být užitečná během migrace, například.

### POVINNÉ

Všechny klientské aplikace musí poskytovat ID uživatele a heslo ve struktuře *MQCSP* . Toto ID uživatele a heslo je ověřeno správcem front proti úložišti hesel označeným **AUHTYPE**.

Připojení bude moci pokračovat, jen pokud je ID uživatele a heslo platné.

### REQADM

Všechny klientské aplikace používající ID privilegovaného uživatele musí poskytovat ID uživatele a heslo ve struktuře *MQCSP* . Všechny lokálně vázané aplikace používající nepriviligované ID uživatele nemusí poskytovat ID uživatele a heslo a jsou s nastavením *VOLITELNÉ* považovány za považovány za nastavené.

Zadané ID uživatele a heslo bude ověřeno správcem front proti úložišti hesel indikovaným serverem **AUHTYPE**. Připojení bude moci pokračovat, jen pokud je ID uživatele a heslo platné.

**Poznámka:** Hodnota *REQDADM* pro atribut *CHCKCLNT* je irelevantní, je-li typ ověření LDAP. Důvodem je skutečnost, že při použití uživatelských účtů LDAP neexistuje žádná koncepce privilegovaného ID uživatele. Uživatelské účty a skupiny LDAP musí být přiřazovány explicitně.

Privilegovaný uživatel je takový, který má úplná administrativní oprávnění pro produkt IBM MQ. Další informace najdete v tématu [Oprávnění uživatelé](#) .

 (Toto nastavení není povoleno na systémech z/OS .)

### Důležité:

1. Tento atribut může být přepsán atributem **CHCKCLNT** pravidla *CHLAUTH*, které se shoduje s připojením klienta. Atribut *CONNAUTH AUTHINFO CHCKCLNT* na správci front proto určuje výchozí chování při kontrole klienta pro připojení klienta, která se neshodují s pravidlem *CHLAUTH*, nebo kde pravidlo *CHLAUTH* odpovídalo **CHCKCLNT ASQMGR**.
2. Pokud vyberete volbu *NONE* a připojení klienta odpovídá záznamu *CHLAUTH* s hodnotou **CHCKCLNT REQUIRED** (nebo *REQDADM* na platformách jiných než z/OS), připojení selže. Obdržíte zprávu *AMQ9793* na platformách jiných než z/OS a zprávy *CSQX793E* na z/OS.
3. Tento parametr je platný pouze s typem *TYPE (USERMAP)*, *TYPE (ADDRESSMAP)* a *TYPE (SSLPEERMAP)* a pouze v případě, že parametr **USERSRC** není nastaven na hodnotu *NOACCESS*.
4. Tento parametr se používá pouze pro příchozí připojení, která jsou kanály připojení serveru.

## CHCKLOCL

Tento atribut určuje požadavky na ověření pro lokálně vázané aplikace a je platný pouze pro **AUHTYPE** z *IDPWOS* nebo *IDPWLDAP* . Možné hodnoty jsou:

### NONE

Nejsou provedeny žádné kontroly ID uživatele a hesla. Je-li ID uživatele nebo heslo zadáno lokálně vázanou aplikací, pověření se budou ignorovat.

### Volitelný

Nejsou požadovány lokálně vázané aplikace pro poskytnutí ID uživatele a hesla.



Všechny aplikace, které poskytují ID uživatele a heslo ve struktuře **MQCSP**, jsou ověřovány správcem front proti úložišti hesel indikovaným produktem **AUTHTYPE**.

Připojení bude moci pokračovat, jen pokud je ID uživatele a heslo platné.

Tato volba může být užitečná během migrace, například.

#### POVINNÉ

Všechny lokálně vázané aplikace musí poskytovat ID uživatele a heslo ve struktuře **MQCSP**. Toto ID uživatele a heslo bude ověřeno správcem front proti úložišti hesel indikovaným serverem **AUTHTYPE**. Připojení bude moci pokračovat, jen pokud je ID uživatele a heslo platné.

**z/OS** Pokud má vaše ID uživatele přístup UPDATE k profilu BATCH ve třídě MQCONN, můžete zacházet s **CHCKLOCL(REQUIRED)**, jako by to bylo **CHCKLOCL(OPTIONAL)**. To znamená, že nemusíte zadávat heslo, ale pokud ano, heslo musí být správné.

Viz téma [Použití produktu CHCKLOCL v lokálně vázaných aplikacích](#).

#### REQADM

Všechny lokálně vázané aplikace používající privilegované ID uživatele musí poskytovat ID uživatele a heslo ve struktuře **MQCSP**. Všechny lokálně vázané aplikace používající nepřilegované ID uživatele nemusí poskytovat ID uživatele a heslo a jsou s nastavením VOLITELNÉ považovány za považovány za nastavené.

Zadané ID uživatele a heslo bude ověřeno správcem front proti úložišti hesel indikovaným serverem **AUTHTYPE**. Připojení bude moci pokračovat, jen pokud je ID uživatele a heslo platné.

Privilegovaný uživatel je takový, který má úplná administrativní oprávnění pro produkt IBM MQ. Další informace najdete v tématu [Oprávnění uživatelé](#).

**z/OS** (Toto nastavení není povoleno na systémech z/OS.)

#### V 8.0.0.2 CLASSGRP

Třída objektů LDAP používaná pro záznamy skupin v úložišti LDAP.

Je-li hodnota prázdná, použije se **groupOfNames**.

Další běžně používané hodnoty zahrnují *groupOfUniqueNames* nebo *group*.

Tento atribut je platný pouze pro **AUTHTYPE** z **IDPWLDAP** **V 8.0.0.2** a nelze použít pro platformy Windows.

#### CLASSUSR ( název třídy LDAP )

Třída objektů LDAP používaná pro záznamy uživatelů v úložišti LDAP.

Je-li tato hodnota prázdná, použije se výchozí hodnota *inetOrgPerson*, což je obecně hodnota potřebná.

Pro Microsoft Active Directory, je hodnota, kterou požadujete, často *uživatel*.

Tento atribut je platný pouze pro **AUTHTYPE** z **IDPWLDAP**.

#### **z/OS** CMDSCOPE

Tento parametr se vztahuje pouze na z/OS a určuje, jak se příkaz provádí, když je správce front členem skupiny sdílení front.

CMDSCOPE musí být prázdný nebo lokální správce front, pokud je QSGDISP nastaveno na GROUP.

..

Příkaz bude proveden ve správci front, v němž byl zadán.

#### **název\_správce\_front**

Příkaz je proveden ve správci front, který jste zadali, pokud je správce front aktivní v rámci skupiny sdílení front.

Můžete zadat jiný název správce front než správce front, v němž byl zadán, pouze v případě, že používáte prostředí sdílené fronty a je-li povolen příkazový server.

\*

Příkaz se provádí na lokálním správci front a je také předán každému aktivnímu správci front ve skupině sdílení front. Efekt \* je stejný jako zadání příkazu pro každého správce front ve skupině sdílení front.

### **CONNNAME ( název připojení )**

Název hostitele, adresa IPv4 v tečkovém desítkovém zápisu nebo hexadecimální notace IPv6 na hostiteli, na kterém je server LDAP spuštěn, s volitelným číslem portu.

Uvedete-li název připojení jako adresu IPv6 , budou moci tuto adresu rozlišit pouze systémy se zásobníkem IPv6 . Je-li objekt AUTHINFO součástí seznamu názvů CRL správce front, ujistěte se, že všechny klienty používající tabulku kanálů klienta generovanou správcem front mohou tento název připojení interpretovat.

Má-li CONNNAME na z/OS adresu sítě IPv6 , je požadována úroveň z/OS , která podporuje IPv6 pro připojení k serveru LDAP, je-li hodnota CONNNAME určena pro připojení k serveru LDAP.

Syntaxe CONNNAME je stejná jako u kanálů. Například

```
connname(' hostname ( nnn )')
```

kde *nnn* je číslo portu.

Maximální délka pole je 264 znaků v IBM i, Systémy SYSTÉM UNIXa Windowsa 48 znaků v systému z/OS.

Tento atribut je platný pouze pro **AUTHTYPE** z *CRLLDAP* a *IDPWLDAP* , je-li atribut povinný.

Je-li použit s **AUTHTYPE** z *IDPWLDAP*, může se jednat o seznam názvů připojení oddělených čárkami.

### **DESCR ( řetězec )**

Komentář prostého textu. Poskytuje popisné informace o objektu ověřovacích informací v případě, že operátor vydává příkaz DISPLAY AUTHINFO (viz [“ZOBRAZIT AUTHINFO”](#) na stránce 993 ).

Musí obsahovat pouze zobrazitelné znaky. Maximální délka je 64 znaků. V instalaci se znakovou sadou DBCS může obsahovat znaky DBCS (maximální délka je omezena na 64 bajtů).

**Poznámka:** Jsou-li použity znaky, které nejsou obsaženy v identifikátoru CCSID (coded character set identifier) pro daného správce front, mohou být tyto znaky při odeslání informace jinému správci front nesprávně přeloženy.

### **FAILDLAY ( čas prodlevy )**

Když je poskytnuto ID uživatele a heslo pro ověření připojení a ověření selže, jelikož je ID uživatele nebo heslo chybné, toto je prodleva, v sekundách, než se selhání projeví v aplikaci.

To může pomoci vyhnout se zaneprázdnění smyček z aplikace, která se jednoduše po přijetí selhání jednoduše pokusí o opakované pokusy.

Hodnota musí být v rozsahu 0 až 60 sekund. Výchozí hodnota je 1.

Tento atribut je platný pouze pro **AUTHTYPE** z *IDPWOS* a *IDPWLDAP* .

### **V 8.0.0.2 FINDGRP**

Název atributu použitého v rámci položky LDAP k určení členství ve skupině.

Když je *AUTHORMD = SEARCHGRP*, je atribut **FINDGRP** obvykle nastaven na *member* nebo *uniqueMember*.

Když je *AUTHORMD = SEARCHUSR*, atribut **FINDGRP** je obvykle nastaven na *memberOf*.

Pokud je atribut **FINDGRP** prázdný:

- Je-li *AUTHORMD =SEARCHGRP*, atribut **FINDGRP** standardně zobrazuje *memberOf*.
- Je-li *AUTHORMD =SEARCHUSR*, atribut **FINDGRP** standardně zobrazuje *member*.

## V 8.0.0.2 GRPFIELD

Atribut LDAP, který představuje jednoduchý název pro skupinu.

Je-li hodnota prázdná, příkazy jako např. `setmqaut` musí používat kvalifikované jméno pro skupinu. Hodnota může být buď úplné DN, nebo jednotlivý atribut.

Tento atribut je platný pouze pro **AUTHTYPE** z *IDPWLDAP* V 8.0.0.2 a nelze použít pro platformy Windows.

### LDAPPWD (heslo LDAP)

Heslo přidružené k rozlišujícímu názvu uživatele, který přistupuje k serveru LDAP. Jeho maximální velikost je 32 znaků.

Tento atribut je platný pouze pro **AUTHTYPE** z *CRLLDAP* a *IDPWLDAP*.

V systému z/OS nemusí být hodnota LDAPPWD používaná pro přístup k serveru LDAP definována v objektu AUTHINFO. Je-li do seznamu názvů, na který odkazuje parametr QMGR SSLCRLNL, umístěn více než jeden objekt AUTHINFO, pro přístup ke všem serverům LDAP se použije LDAPPWD v prvním objektu AUTHINFO.

### LDAPUSER (uživatel LDAP)

Rozlišovací jméno uživatele, který přistupuje k serveru LDAP. (Viz parametr `SSLPEER`, kde získáte další informace o rozlišujících názvech.)

Tento atribut je platný pouze pro **AUTHTYPE** z *CRLLDAP* a *IDPWLDAP*.

Maximální velikost jména uživatele je 1024 znaků v IBM i, Systémy SYSTÉM UNIX, a Windowsa 256 znaků v z/OS.

V systému z/OS nemusí být LDAPUSER pro přístup k serveru LDAP definováno v objektu AUTHINFO. Je-li do seznamu názvů, na který odkazuje parametr QMGR SSLCRLNL, umístěn více než jeden objekt AUTHINFO, bude objekt LDAPUSER v prvním objektu AUTHINFO použit pro přístup ke všem serverům LDAP.

V systémech IBM i, Systémy SYSTÉM UNIX a Windows je maximální akceptovaná délka řádku definována jako BUFSIZ, kterou lze nalézt v souboru `stdio.h`.

### LIKE (název-auth-info)

Název objektu ověřovacích informací s parametry, které se používají k modelování této definice.

**z/OS** V produktu z/OS správce front hledá objekt s názvem, který jste zadali, a dispozicí QMGR nebo COPY. Dispozice objektu LIKE se nekopíruje do objektu, který definujete.

#### Poznámka:

1. Objekty QSGDISP (GROUP) se neprohledávají.
2. LIKE se ignoruje, je-li zadáno QSGDISP (COPY). Definovaný objekt skupiny je však použit jako objekt LIKE.

## V 8.0.0.2 NESTGRP

Vnořování skupiny.

#### NO

Pouze na počátku zjištěné skupiny se berou v úvahu pro autorizaci.

#### YES

Seznam skupin se prohledává rekurzivně k výčtu všech skupin, do kterých uživatel patří.

Tento atribut je platný pouze pro **AUTHTYPE** z *IDPWLDAP* V 8.0.0.2 a nelze použít pro platformy Windows.

### OCSPURL (Adresa URL odpovídače)

Adresa URL odpovídačeho modulu OCSP, použitá k zaškrtnutí odvolání certifikátu. Tato hodnota musí být adresa URL protokolu HTTP obsahující název hostitele a číslo portu odpovídačeho modulu OCSP.

Pokud odpovídací modul OCSP používá port 80, což je výchozí hodnota pro protokol HTTP, je možné číslo portu vynechat. Adresy URL protokolu HTTP jsou definovány v RFC 1738.

Toto pole rozlišuje velikost písmen. Musí začínat řetězcem http:// malými písmeny. Zbytek adresy URL může být citlivý na velikost písmen, v závislosti na implementaci serveru OCSP. Chcete-li zachovat velikost písmen, zadejte jako hodnotu parametru OCSPURL jednoduché uvozovky, například:

```
OCSPURL ('http://ocsp.example.ibm.com')
```

Tento parametr lze použít pouze pro typ AUTHTYPE (OCSP), je-li povinný.

## **z/OS QSGDISP**

Tento parametr se vztahuje pouze k produktu z/OS .

Určuje dispozice objektu, na který příkaz aplikujete (to znamená, kde je definován a jak se chová).

<b>QSGDISP</b>	<b>Definice</b>
<b>COPY</b>	Objekt je definován v sadě stránek správce front, který provádí příkaz pomocí objektu QSGDISP (GROUP) se stejným názvem jako objekt 'LIKE'.
<b>Skupina</b>	<p>Definice objektu je uložena ve sdíleném úložišti. GROUP je povoleno pouze tehdy, je-li správce front ve skupině sdílení front. Je-li definice úspěšná, je vygenerován následující příkaz a odeslán všem aktivním správcům front ve skupině sdílení front za účelem vytvoření nebo obnovení lokálních kopií na sadě stránek nula:</p> <pre>DEFINE AUTHINFO (name) REPLACE QSGDISP (COPY)</pre> <p>Atribut DEFINE pro objekt skupiny se projeví bez ohledu na to, zda se nezdaří generovaný příkaz s QSGDISP (COPY).</p>
<b>PRIVATE</b>	Nepovoleno.
<b>QMGR</b>	Objekt je definován na sadě stránek správce front, který provádí daný příkaz.

### **REPLACE a NOREPLACE**

Určuje, zda má být existující definice (a na z/OSse stejným odebráním) nahrazena touto definicí. Tento parametr je volitelný. Žádný objekt s jinou dispozicí se nezmění.

#### **REPLACE**

Definice musí nahradit jakoukoli existující definici stejného názvu. Pokud definice neexistuje, je vytvořena.

#### **NOREPLACE**

Definice nesmí nahradit žádnou existující definici se stejným názvem.

### **SECCOMM**

Zda má být připojení k serveru LDAP provedeno bezpečně pomocí SSL/TLS

#### **YES**

Konektivita k serveru LDAP se zabezpečeně provádí pomocí SSL/TLS.

Použitý certifikát je výchozí certifikát pro správce front, pojmenovaný v CERTLABL na objektu správce front, nebo je-li prázdný, ten, který je popsán v tématu Názvy digitálních certifikátů, základní informace o požadavcích.

Certifikát se nachází v úložišti klíčů uvedeném v SSLKEYR na objektu správce front. Bude vyjednána šifrovaná specifikace, která je podporována serverem IBM MQ i serverem LDAP.

Je-li správce front konfigurován tak, aby používal SSLFIPS (YES) nebo specifikace šifer SUITEB, pak se tento účet bere také v souvislosti s připojením k serveru LDAP.

## ANNON

Připojitelnost k serveru LDAP se zabezpečeně provádí pomocí protokolu SSL/TLS stejně jako pro službu SECCOMM (YES) s jedním rozdílem.

Serveru LDAP se neodešle žádný certifikát; připojení bude vytvořeno anonymně. Chcete-li použít toto nastavení, ujistěte se, že úložiště klíčů uvedené v SSLKEYR, na objektu správce front, neobsahuje certifikát označený jako výchozí.

## NO

Konektivita k serveru LDAP nepoužívá SSL/TLS.

Tento atribut je platný pouze pro **AUTHTYPE** z *IDPWLDAP*.

## SHORTUSR ( *název pole LDAP* )

Pole v záznamu uživatele, které má být použito jako krátké jméno uživatele v produktu IBM MQ.

Toto pole musí obsahovat hodnoty 12 nebo méně znaků. Toto krátké jméno uživatele se používá pro následující účely:

- Je-li povoleno ověření LDAP, ale autorizace LDAP není povolena, používá se jako ID uživatele operačního systému pro kontroly autorizace. V tomto případě musí atribut představovat ID uživatele operačního systému.
- Jsou-li povoleny ověření a ověření LDAP, použije se toto ID uživatele jako ID uživatele, které bylo převedeno se zprávou, aby bylo jméno uživatele LDAP znovu zjišťováno, když je třeba použít ID uživatele v rámci zprávy.

Například u jiného správce front nebo při zápisu zpráv sestav. V tomto případě atribut nemusí představovat ID uživatele operačního systému, ale musí se jednat o jedinečný řetězec. Výrobní číslo zaměstnance je příkladem vhodného atributu po tento účelem.

Tento atribut je platný pouze pro **AUTHTYPE** z *IDPWLDAP* a je povinný.

## USRFIELD ( *název pole LDAP* )

Pokud ID uživatele poskytnuté aplikací pro ověření neobsahuje kvalifikátor pro pole v záznamu uživatele LDAP, to znamená, že neobsahuje ' = ' znaménko, tento atribut označuje pole v záznamu uživatele LDAP, které se používá k interpretaci poskytnutého ID uživatele.

Toto pole může být prázdné. Pokud se jedná o tento případ, všechna nekvalifikovaná ID uživatele používají parametr *SHORTUSR* k interpretaci poskytnutého ID uživatele.

Obsah tohoto pole bude zřetězen s ' = ' a spolu s hodnotou poskytnutou aplikací vytvořit úplné ID uživatele, které má být umístěno v záznamu uživatele LDAP. Například aplikace poskytuje uživateli fred a toto pole má hodnotu cn, pak bude úložiště LDAP prohledáno pro cn=fred.

Tento atribut je platný pouze pro **AUTHTYPE** z *IDPWLDAP*.

## **DEFINOVAT FOND VYROVNÁVACÍCH PAMĚTÍ**

Příkaz MQSC DEFINE BUFFPOOL použijte k definování fondu vyrovnávacích pamětí, který se používá pro uchování zpráv v hlavní paměti.

## Použití příkazů MQSC

Informace o tom, jak používat příkazy MQSC, najdete v tématu [Provedení úloh lokální administrace pomocí příkazů MQSC](#).


IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
			1

Vysvětlení symbolů ve sloupci z/OS viz [Použití příkazů v systému z/OS](#).

- [Syntaktický diagram](#)
- [“Poznámky k použití” na stránce 830](#)

- “Popisy parametrů pro DEFINE BUFFPOOL” na stránce 830

**Synonymum:** DEF BP



## Poznámky k použití

1. Určete příkazy `DEFINE BUFFPOOL` v datové sadě určené zřetězení definic dat `CSQINP1` v rámci procedury spuštěné úlohy správce front.
2. Použijte příkaz `DISPLAY USAGE TYPE (PAGESET)` k zobrazení informací o fondu vyrovnávacích pamětí (viz “Zobrazení využití” na stránce 1216 ).
3. Pomocí příkazu `ALTER BUFPOOL` můžete dynamicky měnit nastavení pro předdefinovaný fond vyrovnávacích pamětí (viz “ZMĚNIT FOND VYROVNÁVACÍCH PAMĚTÍ” na stránce 646 ).

## Popisy parametrů pro DEFINE BUFFPOOL

Je-li pro stejný fond vyrovnávacích pamětí vydán více než jeden příkaz `DEFINE BUFFPOOL`, zpracuje se pouze poslední.

### (buf-pool-id)

Identifikátor fondu vyrovnávacích pamětí.

Tento parametr je celé číslo v rozsahu od nuly do 15. Je-li `OOPMODE` nastaven na `OPMODE = (NEWFUNC, 800)`, tento parametr je celé číslo v rozsahu od nuly do 99.

### BUFFERS ( celé\_číslo )

Tento parametr je povinný a je to počet 4096 bajtových vyrovnávacích pamětí, které mají být použity v tomto fondu vyrovnávacích pamětí.

Je-li hodnota parametru `LOCATION BELOW`, minimální hodnota vyrovnávacích pamětí je 100 a maximální hodnota je 500 000. Je-li hodnota parametru `LOCATION` hodnota `ABI`, platné hodnoty jsou v rozsahu od 100 do 999999999 (devět nines). Paměť použitá pro vyrovnávací paměti ve fondu vyrovnávacích pamětí s `UMÍSTĚNÍ BYE` je získána v násobcích 4MB. Proto zadání hodnoty `BUFFERS`, která je násobkem 1024, učiní co nejefektivnější využití úložiště.

Pokyny k počtu vyrovnávacích pamětí, které můžete definovat v jednotlivých fondech vyrovnávacích pamětí, najdete v tématu [Vyrovnávací paměti a fondy vyrovnávacích pamětí](#) .

Při definování paměti fondu vyrovnávacích pamětí je třeba dbát na to, aby pro něj bylo k dispozici dostatek paměti buď nad nebo pod pruhem. Další informace naleznete v tématu [Paměť adresního prostoru](#).

### LOCATION (LOC) ( BELOW nebo ABOVE )

Parametr `LOCATION` nebo `LOC` uvádí, kde je umístěna paměť využívaná pro zadaný fond vyrovnávacích pamětí.

`LOCATION` a `LOC` jsou synonyma a obojí, ale ne obojí, lze je použít.

Toto umístění paměti může být buď VADNÉ (64 bitů), nebo BELOW (31bitový) panel. Platné hodnoty pro tento parametr jsou BELOW nebo ABOVE, přičemž výchozí hodnota je BLOW.

Hodnota VÝŠE může být zadána pouze v případě, že je v platnosti OPMODE (NEWFUNC, 800). NÍZKÝ může být zadán bez ohledu na použití OPMODE (NEWFUNC, 800) a má stejný účinek jako neuvedení parametru LOCATION.

Při změně fondu vyrovnávacích pamětí byste měli dbát na to, aby při zvyšování počtu vyrovnávacích pamětí nebo změně hodnoty LOCATION bylo k dispozici dostatek paměti. Přepnutí umístění fondu vyrovnávacích pamětí může být náročné na CPU a I/O. Tuto úlohu byste měli provést v případě, že správce front není příliš využíván.

Další informace naleznete v tématu [Paměť adresního prostoru](#).

### **PAGECLAS ( 4KB nebo FIXED4KB )**

Volitelný parametr, který popisuje typ stránek virtuálních úložišť používaných pro zálohování vyrovnávacích pamětí ve fondu vyrovnávacích pamětí.

Tento atribut se používá pro všechny vyrovnávací paměti ve fondu vyrovnávacích pamětí včetně všech přidávaných vyrovnávacích pamětí, které jsou přidávány později jako výsledek použití příkazu ALTER BUFFPOOL. Výchozí hodnota je 4KB, což znamená, že stránkovatelné stránky 4KB jsou použity k vrácení vyrovnávacích pamětí ve fondu.

Hodnota 4KB je jedinou platnou hodnotou, pokud má fond vyrovnávacích pamětí atribut umístění nastavený na hodnotu POLOW. Pokud má fond vyrovnávacích pamětí nastaven atribut LOCATION na hodnotu NABÍDKA, je také možné určit FIXED4KB. To znamená, že pevné 4KB stránky, které jsou trvale v reálné paměti a nebudou nikdy odstránkovány do pomocné paměti, se používají pro vrácení vyrovnávacích pamětí ve fondu vyrovnávacích pamětí.

Volbu FIXED4KB lze zadat pouze v případě, že OPMODE (NEWFUNC, 800) je v platnosti, zatímco 4KB může být zadáno bez ohledu na nastavení OPMODE (NEWFUNC, 800).

Atribut PAGECLAS z fondu vyrovnávacích pamětí lze kdykoli změnit. Změna se však provede pouze tehdy, když fond vyrovnávacích pamětí přepíná umístění z nad pruhem, pod pruhem nebo naopak. Jinak se hodnota uloží do protokolu správce front a použije se, když se správce front znovu spustí.

Zadáte-li parametr PAGECLAS (FIXED4KB), bude celý fond vyrovnávacích pamětí zálohován stránkami s pevnou velikostí 4KB , takže zkontrolujte, zda je v logické oblasti k dispozici dostatek reálné paměti. Jinak se správce front nemusí spustit nebo mohou být ovlivněny jiné adresní prostory. Další informace viz [Paměť adresového prostoru](#).

Informace o tom, kdy použít hodnotu atributu FIXED4KB atributu PAGECLAS, najdete v balíku IBM MQ Support Pac MP16: [IBM MQ for z/OS -Plánování kapacity a vyladění](#) .

### **NAHRADIT/NOREPLACE**

Volitelný atribut popisující, zda tato definice fondu vyrovnávacích pamětí přepíše jakoukoli definici, která může již být obsažena v protokolu správce front.

#### **REPLACE**

Tato definice fondu vyrovnávacích pamětí přepíše definici uloženou v protokolu správce front, pokud existuje. Pokud se definice v protokolu správce front liší od této definice, budou rozdíly vyřazeny a zobrazí se zpráva [CSQP064I](#) .

#### **NOREPLACE**

Jedná se o výchozí hodnotu a poskytuje stejné chování jako u předchozích verzí produktu IBM MQ. Pokud existuje definice fondu vyrovnávacích pamětí v protokolu správce front, který se používá, a tato definice je ignorována.



**Upozornění:** Správce front zaznamená aktuální nastavení fondu vyrovnávacích pamětí v záznamech protokolu kontrolních bodů. Tato nastavení fondu vyrovnávacích pamětí jsou automaticky obnovena, když je správce front později restartován. K této obnově dojde po zpracování datové sady CSQINP1 . Proto, pokud jste použili **ALTER BUFFPOOL** od té doby,

kdy byl fond vyrovnávacích pamětí naposledy definován, byl jakýkoli příkaz **DEFINE BUFFPOOL** v CSQINP1 při restartu ignorován, pokud nebyl zadán atribut **REPLACE**.

## Přepnutí z OPMODE = (NEWFUNC,800) do OPMODE = (COMPAT,800)

Když přepnete z OPMODE = (NEWFUNC,800) do OPMODE = (COMPAT,800), nastane následující situace:

1. Všechny fondy vyrovnávacích pamětí s ID větším než 15 jsou označeny jako pozastavené. To znamená, že tyto fondy vyrovnávacích pamětí nelze použít, odstranit nebo změnit, dokud nebude znovu zadán OPMODE = (NEWFUNC,800). Informace o fondech vyrovnávacích pamětí se ukládají do záznamů protokolu kontrolního bodu do doby, než je znovu zadán OPMODE = (NEWFUNC,800).

Pozastavená je také každá sada stránek, která používá pozastavený fond vyrovnávacích pamětí. Informace o pozastavené sadě stránek jsou také uchovány v záznamech kontrolního bodu.

Během pozastavení jsou všechny definice objektů nebo zprávy v sadě stránek nedostupné. Pokus o použití fronty nebo tématu, které používá pozastavenou sadu stránek, vede ke zprávě MQRC\_PAGESET\_ERROR

Během pozastavení může být sada stránek přidružena k jinému fondu vyrovnávacích pamětí pomocí funkce FORMAT obslužného programu CSQUTIL, který uvádí TYPE (REPLACE). Potom můžete zadat příkaz **DEFINE PSID**, který vrátí sadu stránek zpět do použití s jiným fondem vyrovnávacích pamětí.

**Poznámka:** Všechny jednotky zotavení, které zahrnovaly pozastavenou sadu stránek, kromě neověřených jednotek, budou při posledním použití sady stránek vráceny správcem front. Nejisté jednotky zotavení lze vyřešit, je-li sada stránek znovu používána správcem front.

2. Všechny fondy vyrovnávacích pamětí s ID 15 nebo méně, které mají nastaven atribut LOCATION na hodnotu NABÍDKA, budou mít atribut LOCATION přepnutý na hodnotu BELOW a jejich atribut PAGECLAS je nastaven na hodnotu 4KB.

## DEFINOVAT CFSTRUCT

Příkaz MQSC DEFINE CFSTRUCT použijte k definování schopností úrovně prostředku CF správce front, prostředí odlehčování zpráv a parametrů zálohování a zotavení pro strukturu aplikace prostředku Coupling Facility.

### Použití příkazů MQSC

Informace o tom, jak používat příkazy MQSC, najdete v tématu [Provedení úloh lokální administrace pomocí příkazů MQSC](#).

IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
			2CR


Vysvětlení symbolů ve sloupci z/OS viz [Použití příkazů v systému z/OS](#).

- [Syntaktický diagram](#)
- [“Poznámky k použití pro DEFINE CFSTRUCT” na stránce 833](#)
- [“Popis parametrů pro DEFINE CFSTRUCT” na stránce 833](#)


**Synonymum:** DEF CFSTRUCT



## DEFINOVAT CFSTRUCT



### Atributy odlehčování



## Poznámky k použití pro DEFINE CFSTRUCT

1. Tento příkaz je platný pouze v systému z/OS, je-li správce front členem skupiny sdílení front.
2. Tento příkaz nemůže určit strukturu administrace prostředku CF (CSQ\_ADMIN).
3. Před použitím jakékoli nově definované struktury prostředku CF mohou používat všechny fronty, tato struktura musí být definována v datové sadě zásady Správa prostředků prostředku Coupling Facility (CFRM).
4. Zálohování a zotavení lze pouze struktury prostředku CF s definovaným parametrem RECOVER (YES).

## Popis parametrů pro DEFINE CFSTRUCT

### (název-struktury)

Název struktury aplikace Coupling Facility, která má schopnost úrovně CF správce front a parametry zálohování a obnovy, které chcete definovat. Tento parametr je požadovaný.

Název:

- Nesmí obsahovat více než 12 znaků.
- Musí začínat velkým písmenem (A až Z).
- Může obsahovat pouze znaky A až Z a 0 až 9.

Název skupiny sdílení front, ke kterému je správce front připojen, má předponu s názvem, kterou jste zadali. Název skupiny sdílení front je vždy čtyři znaky, je-li to nutné, doplněný znaky @. Pokud například použijete skupinu sdílení front s názvem NY03 a zadáte název PRODUCT7, výsledný název struktury prostředku Coupling Facility je NY03PRODUCT7. Administrativní strukturu pro skupinu sdílení front (v tomto případě NY03CSQ\_ADMIN) nelze použít pro ukládání zpráv.

## **CFCONLOS**

Tento parametr určuje akci, která má být provedena v případě, že správce front ztratí připojení ke struktuře prostředku CF. Hodnota může být následující:

### **Jako správce front**

provedená akce je založena na nastavení atributu správce front CFCONLOS.

### **TERMINATE**

Správce front bude ukončen, pokud dojde ke ztrátě konektivity ke struktuře.

### **Tolerovat**

Správce front toleruje ztrátu připojitelnosti ke struktuře bez ukončení.

Tento parametr je platný pouze z parametru CFLEVEL (5).

## **CFLEVEL ( celé\_číslo )**

Určuje úroveň funkční způsobilosti pro tuto strukturu aplikace CF. Hodnota může být jedna z následujících:

**1**

Struktura CF, která může být "auto-created" správcem front na úrovni příkazů 520.

**2**

Struktura prostředku CF na úrovni příkazů 520, kterou lze vytvořit nebo odstranit pouze správcem front na úrovni příkazů 530 nebo vyšší.

**3**

Struktura CF na úrovni příkazu 530. Tato hodnota CFLEVEL je povinná, pokud chcete použít trvalé zprávy ve sdílených frontách (je-li nastavena hodnota RECOVER (YES)) nebo pro seskupení zpráv (je-li definována lokální fronta s parametrem INDXTYPE (GROUPID)), nebo oběma.

Hodnotu parametru CFLEVEL lze zvýšit pouze na 3, pokud jsou všichni správci front ve skupině sdílení front na úrovni příkazů 530 nebo vyšší-tím zajistíte, že nebudou existovat žádné latentní připojení na úrovni příkazu 520 k frontám odkazujícím na strukturu.

Hodnotu CFLEVEL můžete snížit pouze na 3, pokud jsou všechny fronty, které se odkazují na strukturu CF, prázdné (nemají žádné zprávy nebo nepotvrzenou aktivitu) a zavřou se.

**4**

Tato CFLEVEL podporuje všechny funkce CFLEVEL (3). CFLEVEL (4) umožňuje, aby fronty definované se strukturami prostředku CF na této úrovni měly zprávy s délkou větší než 63 kB.

K struktuře CF na úrovni CFLEVEL (4) se může připojit pouze správce front s úrovní příkazů 600 nebo vyšší.

Hodnotu parametru CFLEVEL lze zvýšit pouze na 4, pokud jsou všichni správci front ve skupině sdílení front na úrovni příkazů 600 nebo vyšší.

Hodnotu CFLEVEL můžete snížit pouze ze 4, pokud jsou všechny fronty, které se odkazují na strukturu CF, prázdné (nemají žádné zprávy nebo nepotvrzenou aktivitu) a zavřou.

## 5

Tato CFLEVEL podporuje všechny funkce pro CFLEVEL (4). Kromě toho CFLEVEL (5) povoluje následující nové funkce. Pokud měníte existující CFSTRUCT na CFLEVEL (5), musíte zkontrolovat ostatní atributy, jak je uvedeno:

- Fronty definované se strukturami CF na této úrovni mohou mít data zprávy odložena na sdílené datové sady zpráv (SMDS) nebo Db2, pod kontrolou atributu OFFLOAD. Prahová hodnota odlehčování a velikost parametrů (například OFFLD1THa OFFLD1SZ) určují, zda jsou konkrétní zprávy odloženy vzhledem k velikosti a aktuálnímu využití struktury prostředku CF. Při použití odlehčování SMDS jsou respektovány atributy DSGROUP, DSBUFS, DSEXPAND a DSBLOCK.
- struktury na úrovni CFLEVEL (5) umožňují správci front tolerovat ztrátu konektivity se strukturou prostředku CF. Atribut CFCONLOS určuje chování správce front, je-li zjištěna ztráta konektivity, a atribut RECASTO řídí následné chování automatické obnovy struktury.
- Zprávy obsahující vlastnosti zpráv produktu IBM MQ jsou uloženy v jiném formátu ve sdílených frontách ve struktuře CFLEVEL (5). Tento formát vede k interním optimalizacím zpracování. K dispozici jsou také další možnosti migrace aplikací a tyto možnosti jsou povoleny prostřednictvím atributu PROPCTL fronty.

Pouze správce front s úrovní příkazů 710 nebo vyšší se může připojit ke struktuře prostředku CF na úrovni CFLEVEL (5).

### **Poznámka:**

Hodnotu parametru CFLEVEL lze zvýšit pouze na hodnotu 5, pokud jsou všichni správci front ve skupině sdílení front na úrovni příkazů 710 nebo vyšší a mají povoleny nové funkce produktu IBM WebSphere MQ 7.1.0 s povoleným OPMODE

Hodnotu CFLEVEL můžete snížit od 5, pokud jsou všechny fronty, které odkazují na strukturu prostředku CF, prázdné, tj. fronty a struktura prostředku CF nemají žádné zprávy nebo nepotvrzenou aktivitu a jsou zavřeny.

### **DESCR ( řetězec )**

Prostý textový komentář, který poskytuje popisné informace o objektu, když operátor vydává příkaz DISPLAY CFSTRUCT.

Řetězec by měl obsahovat pouze zobrazitelné znaky. Maximální délka je 64 znaků. V instalaci se znakovou sadou DBCS může obsahovat znaky DBCS (maximální délka je omezena na 64 bajtů).

**Poznámka:** Jsou-li použity znaky, které nejsou obsaženy v identifikátoru CCSID (coded character set identifier) pro daného správce front, mohou být tyto znaky při odeslání informace jinému správci front nesprávně přeloženy.

### **LIKE ( název\_struktury cfstruct )**

Název objektu CFSTRUCT s atributy používanými k modelování této definice.

Počáteční hodnoty všech atributů se kopírují z objektu, kromě jakýchkoli atributů DSGROUP se ignoruje, protože každá struktura vyžaduje svou vlastní jedinečnou hodnotu.

### **OFFLOAD**

Určete, zda mají být data odsunutá zprávy uložena ve skupině sdílených datových sad zpráv nebo v produktu Db2.

### **SMDS**

Odlehčování zpráv ze prostředku Coupling Facility na sdílenou datovou sadu zpráv (SMDS). Tato hodnota je výchozím předpokladem, je-li nová struktura definována s parametrem CFLEVEL (5).

### **Db2**

Odlehčování zpráv ze prostředku Coupling Facility na Db2. Tato hodnota je výchozím předpokladem, když se existující struktura zvýší na CFLEVEL (5) pomocí příkazu DEFINE s volbou REPLACE.

Vytěžování zpráv pomocí produktu Db2 má významný dopad na výkon. Chcete-li použít pravidla odlehčování jako prostředek pro zvýšení kapacity, měla by být zadána nebo předpokládána volba SMDS.

Tento parametr je platný pouze z parametru CFLEVEL (5). Na úrovni CFLEVEL (4) je každá zpráva odlehčování vždy nastavena na Db2a vztahuje se pouze na zprávy větší než maximální velikost položky prostředku Coupling Facility.

#### **Poznámka:**

Změníte-li metodu odlehčování (z Db2 na SMDS nebo naopak), všechny nové zprávy budou zapsány pomocí nové metody, ale všechny existující velké zprávy uložené pomocí předchozí techniky mohou být stále načteny. Relevantní tabulka zpráv produktu Db2 nebo sdílené datové sady zpráv budou nadále používány, dokud správce front nezjistil, že v původním formátu nejsou uloženy žádné další zprávy.

Je-li zadána nebo se předpokládá SMDS, je požadován také parametr DSGROUP. Může být zadán buď ve stejném příkazu, nebo v předchozím příkazu DEFINE nebo ALTER pro stejnou strukturu.

**OFFLD1TH(percentage) OFFLD1SZ(size)**

**OFFLD2TH(percentage) OFFLD2SZ(size)**

**OFFLD3TH(percentage) OFFLD3SZ(size)**

Určete pravidla pro případ, kdy zprávy menší než maximální velikost položky prostředku Coupling Facility mají být odloženy do externího úložiště (sdílené datové sady zpráv nebo tabulky Db2) místo toho, aby byly uloženy ve struktuře aplikace. Tato pravidla mohou být použita ke zvýšení účinnosti struktury struktury. Zapojená zpráva stále vyžaduje vstup ve spojovacím zařízení obsahujícím informace o řízení zpráv a deskriptor odkazující na data odlehčené zprávy, ale velikost požadovaného prostoru struktury je menší než částka, která by byla potřeba k uložení celé zprávy.

Pokud jsou data zprávy velmi malá (s pořadím 100 bajtů), mohou se vejít do stejné položky prostředku Coupling Facility jako informace o řízení zpráv, aniž by bylo nutné přidat další datové prvky. V tomto případě nelze uložit žádný prostor, takže jsou ignorována všechna pravidla odlehčování a data zprávy nejsou odložena. Skutečné číslo se liší v závislosti na tom, zda se používá více než výchozí záhlaví, nebo zda jsou uloženy vlastnosti zprávy.

Zprávy, které překračují maximální velikost položky prostředku Coupling Facility (63.75 kB včetně řídicích informací), jsou vždy odloženy tak, jak nemohou být uloženy v položce prostředku Coupling Facility. Zprávy, ve kterých tělo zprávy překročilo 63 kB, jsou také odloženy, aby se zajistilo, že je k dispozici dostatek prostoru pro řídicí informace. Pomocí těchto párů klíčových slov lze zadat další pravidla pro požadavek odsunutí menších zpráv. Každé pravidlo označuje, že když použití struktury (v některém z prvků nebo položek) překročí zadanou hodnotu procentní části prahové hodnoty, data zprávy budou odložena, pokud celková velikost položky prostředku Coupling Facility požadované k uložení celé zprávy (včetně dat zprávy, záhlaví a deskriptorů) překročí zadanou hodnotu velikosti. Minimální sada záhlaví a deskriptorů vyžaduje přibližně 400 bajtů, avšak tato hodnota může být větší, pokud jsou přidána další záhlaví nebo vlastnosti. Tento obrázek bude také větší, bude-li použita verze MQMD větší než 1.

#### **procentní podíl**

Hodnota procentní části prahové hodnoty využití je celé číslo v rozsahu 0 (tj. vždy platí toto pravidlo) až do 100 (to znamená, že toto pravidlo platí pouze v případě, že je struktura plná). Například OFFLD1TH(75) OFFLD1SZ(32K) znamená, že když je struktura více než 75% plná, jsou odloženy zprávy o velikosti větší než 32 kilobajtů.

#### **Velikost**

Hodnota velikosti zprávy by měla být uvedena jako celé číslo následované K, což dává počet kilobajtů v rozsahu **0K** až **64K**. Vzhledem k tomu, že zprávy přesahující 63.75 KB jsou vždy odlehčeny, je hodnota 64K povolena jako jednoduchý způsob, jak označit, že pravidlo není používáno.

Obecně platí, že čím menší jsou čísla, tím více zpráv je odlehčené.

Je-li nějaké pravidlo odlehčování shod, bude zpráva odložena. Normální konvencí je, že pozdější pravidlo by bylo pro vyšší úroveň použití a menší velikost zprávy než předchozí, ale nekontroluje se konzistence nebo redundance mezi pravidly.

Je-li zpracování ALTER struktury aktivní, může počet použitých prvků nebo položek dočasně překročit celkový počet nahlášených, což dává procentní část přesahující 100, protože nové prvky nebo položky jsou k dispozici během zpracování ALTER, ale celkový počet je aktualizován pouze při dokončení příkazu ALTER. V takových případech může dojít k dočasnému provedení pravidla určujícího 100 pro prahovou hodnotu. Není-li pravidlo určeno pro použití vůbec, mělo by pro velikost být určeno 64K .

Výchozí hodnoty převzaté pro pravidla odlehčování při definování nové struktury na úrovni CFLEVEL (5) nebo přechodu na vyšší verzi existující struktury na úrovni CFLEVEL (5) závisí na volbě metody OFFLOAD. Pro OFFLOAD (SMDS) určují výchozí pravidla rostoucí množství odlehčování, protože se struktura stává plná. Tím se zvyšuje efektivní kapacita struktury s minimálním dopadem na výkon. Pro OFFLOAD ( Db2 ) mají výchozí pravidla stejné prahové hodnoty jako pro SMDS, ale hodnoty velikosti jsou nastaveny na 64K , takže se pravidla nikdy nepoužijí a zprávy jsou odloženy pouze v případě, že jsou příliš velké na uložení ve struktuře, jako v případě CFLEVEL (4).

Pro OFFLOAD (SMDS) jsou výchozí hodnoty:

- OFFLD1TH(70) OFFLD1SZ(32K)
- OFFLD2TH(80) OFFLD2SZ(4K)
- OFFLD3TH(90) OFFLD3SZ(0K)

Pro OFFLOAD ( Db2 ) Výchozí hodnoty jsou:

- OFFLD1TH(70) OFFLD1SZ(64K)
- OFFLD2TH(80) OFFLD2SZ(64K)
- OFFLD3TH(90) OFFLD3SZ(64K)

Pokud se volba metody OFFLOAD změní z Db2 na SMDS nebo pokud se aktuální pravidla odlehčování shodují s výchozími hodnotami původní metody, jsou pravidla odlehčování přepnuta na výchozí hodnoty pro novou metodu. Pokud však byla některá z pravidel změněna, jsou aktuální hodnoty uchovány při změně metody.

Tyto parametry jsou platné pouze z parametru CFLEVEL (5). Na úrovni CFLEVEL (4) je každá zpráva odlehčování vždy nastavena na Db2a vztahuje se pouze na zprávy větší než maximální velikost položky prostředku Coupling Facility.

## **DSGROUP**

V případě OFFLOAD (SMDS) zadejte generický název datové sady, který má být použit pro skupinu sdílených datových sad zpráv asociovaných s touto strukturou (jeden pro každého správce front), přičemž přesně jedna hvězdička označuje, kam má být název správce front vložen, aby byl zadán specifický název datové sady.

### **dsname.prefix.\*.dsname.suffix**

Hodnota musí být platným názvem datové sady, je-li hvězdička nahrazena názvem správce front o maximální délce čtyři znaky.

Hodnota celého parametru musí být uzavřena v uvozovkách.

Tento parametr nelze změnit poté, co byly pro strukturu aktivovány nějaké datové sady.

Je-li zadána nebo se předpokládá SMDS, musí být zadán také parametr DSGROUP.

Tento parametr je platný pouze z parametru CFLEVEL (5).

## **DSBLOCK**

Pro OFFLOAD (SMDS) zadejte velikost logického bloku, což je jednotka, v níž je sdílený prostor datové sady zpráv přidělen jednotlivým frontám.

**8K**  
**16K**  
**32K**  
**64K**  
**128K**  
**256K**  
**512K**  
**1M**

Každá zpráva je zapsána počínaje další stránkou v rámci aktuálního bloku a podle potřeby je přidělována podle dalších bloků. Větší velikost snižuje požadavky na správu prostoru a snižuje I/O pro velké zprávy, ale zvyšuje požadavky na prostor vyrovnávací paměti a požadavky na diskový prostor pro malé fronty.

Tento parametr nelze změnit poté, co byly pro strukturu aktivovány nějaké datové sady.

Tento parametr je platný pouze z parametru CFLEVEL (5).

## **DSBUFS**

V případě OFFLOAD (SMDS) určete počet vyrovnávacích pamětí, které mají být přiděleny v každém správci front pro přístup k datovým sadám sdílených zpráv, a to jako číslo v rozsahu 1-9999. Velikost každé vyrovnávací paměti se rovná velikosti logického bloku. Vyrovnávací paměti SMDS jsou přidělovány v paměťových objektech umístěných v 64bitovém úložišti produktu z/OS (nad pruhem).

### **číslo**

Tento parametr lze přepsat pro jednotlivé správce front pomocí parametru DSBUFS v příkazu ALTER SMDS.

Když je tento parametr změněn, každý správce front, který je již připojen ke struktuře (a který nemá individuální hodnotu potlačení DSBUFS) dynamicky zvýší nebo sníží počet vyrovnávacích pamětí datové sady použitých pro tuto strukturu tak, aby se shodovaly s novou hodnotou. Pokud nelze dosáhnout zadané cílové hodnoty, ovlivněný správce front upraví parametr DSBUFS přidružený k vlastní definici SMDS (jako u příkazu ALTER SMDS) tak, aby odpovídal skutečnému novému počtu vyrovnávacích pamětí.

Tento parametr je platný pouze z parametru CFLEVEL (5).

## **DSEXPAND**

V případě OFFLOAD (SMDS) tento parametr určuje, zda má správce front rozbalit datovou sadu sdílených zpráv, když je již téměř zaplněna, a v datové sadě jsou vyžadovány další bloky.

### **YES**

Rozšíření je podporováno.

Každá časová expanze je nezbytná, datová sada je rozšířena o sekundární přidělení určené při definování datové sady. Pokud nebyla zadána žádná sekundární alokace, nebo byla zadána jako nula, použije se sekundární hodnota přidělení přibližně 10% existující velikosti.

### **NO**

Neprovede se žádná automatická expanze datové sady.

Tento parametr lze u jednotlivých správců front potlačit s použitím parametru DSEXPAND v příkazu ALTER SMDS.

Pokud dojde k selhání pokusu o rozšíření, potlačí se potlačení subsystému DSEXPAND pro příslušného správce front automaticky na hodnotu NO, aby se zabránilo dalším pokusům o rozšíření, ale lze jej změnit zpět na hodnotu YES pomocí příkazu ALTER SMDS k povolení dalších pokusů o rozšíření.

Když je tento parametr změněn, všichni správci front, kteří jsou již připojeni ke struktuře (a kteří nemají jednotlivou hodnotu přepisu DSEXPAND), okamžitě začínají s použitím nové hodnoty parametru.

Tento parametr je platný pouze z parametru CFLEVEL (5).

## RECOVER

Určuje, zda je pro strukturu aplikace podporována obnova prostředku CF. Hodnoty jsou:

### NO

Zotavení struktury aplikace CF není podporováno. (Synonymum je **N**.)

### YES

Zotavení struktury aplikace CF je podporováno. (Synonymum je **Y**.)

Hodnotu RECOVER (YES) můžete nastavit pouze v případě, že struktura má hodnotu CFLEVEL 3 nebo vyšší. Chcete-li používat trvalé zprávy, nastavte hodnotu RECOVER (YES).

Hodnotu RECOVER (NO) můžete změnit pouze na hodnotu RECOVER (YES), pokud jsou všichni správci front ve skupině sdílení front na úrovni příkazů 530 nebo vyšší; tím zajistíte, že nebudou existovat žádná latentní úroveň příkazu 520 připojení k frontám odkazujícím na CFSTRUCT.

RECOVER (YES) můžete změnit pouze na hodnotu RECOVER (NO), pokud jsou všechny fronty, které se odkazují na strukturu CF, prázdné (nemají žádné zprávy nebo nepotvrzenou aktivitu) a budou zavřeny.

## RECAUTO

Určuje akci automatického zotavení, která má být provedena v případě, že správce front zjistí, že struktura selhala, nebo když správce front ztratí připojení ke struktuře a žádné systémy v systému SysPlex nemají konektivitu k prostředku Coupling Facility, ve kterém je tato struktura přidělena. Možné hodnoty:

### YES

Struktura a přidružené datové sady sdílených zpráv, které také potřebují obnovu, budou automaticky obnoveny (Synonymum je **Y**.)

### NO

Struktura nebude automaticky zotavena. (Synonymum je **N**.)

Tento parametr nemá žádný vliv na struktury definované pomocí RECOVER (NO).

Tento parametr je platný pouze z parametru CFLEVEL (5)

## REPLACE a NOREPLACE

Definuje, zda má být existující definice nahrazena touto definicí. Tento parametr je volitelný.

### REPLACE

Definice by měla nahradit jakoukoli existující definici stejného názvu. Pokud definice neexistuje, je vytvořena. Použijete-li volbu REPLACE, všechny fronty, které používají tuto strukturu CF, musí být prázdné a musí být zavřeny.

### NOREPLACE

Definice by neměla nahradit žádnou existující definici se stejným názvem.

## Definovat kanál

Použijte příkaz MQSC **DEFINE CHANNEL** k definování nového kanálu a nastavte jeho parametry.

## Použití příkazů MQSC

Informace o tom, jak používat příkazy MQSC, najdete v tématu [Provedení úloh lokální administrace pomocí příkazů MQSC](#).

IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
✓	✓	✓	2CR

Vysvětlení symbolů ve sloupci z/OS viz [Použití příkazů v systému z/OS](#).

Synonymum DEF CHL

- [“Poznámky k použití”](#) na stránce 840
- [“Popisy parametrů pro DEFINE CHANNEL”](#) na stránce 840

## Poznámky k použití

- Pro kanály CLUSSDR můžete zadat volbu REPLACE pouze pro ručně vytvořené kanály.
- Úspěšné dokončení příkazu neznámá, že byla akce dokončena. Chcete-li zkontrolovat skutečné dokončení, prohlédněte si krok [DEFINE CHANNEL](#) v tématu [Kontrola, zda byly dokončeny asynchronní příkazy pro distribuované sítě](#).

## Popisy parametrů pro DEFINE CHANNEL

V následující tabulce jsou uvedeny parametry, které jsou relevantní pro každý typ kanálu. Za tabulkou je uveden popis jednotlivých parametrů. Parametry jsou nepovinné, pokud popis neuvádí, že jsou vyžadovány.

### SDR

[“Kanál odesílatele” na stránce 875](#)

### SVR

[“Kanál serveru” na stránce 877](#)

### RCVR

[“Kanál příjemce” na stránce 879](#)

### RQSTR

[“Kanál žadatele” na stránce 881](#)

### CLNTCONN

[“Kanál připojení klienta” na stránce 883](#)

### SVRCONN

[“Kanál připojení serveru” na stránce 885](#)

### CLUSSDR

[“Odesílací kanál klastru” na stránce 887](#)

### CLUSRCVR

[“Přijímací kanál klastru” na stránce 889](#)

### V 8.0.0.4 AMQP

[“Kanál AMQP” na stránce 891](#)

Parametr	SDR	SVR	RCVR	RQSTR	CLNTCONN	SVRCONN	CLUSSDR	CLUSRCVR	V 8.0.0.4 AMQP
<a href="#">AFFINITY</a>					✓				
<a href="#">V 8.0.0.4 AMQPKA</a>									✓
<a href="#">BACKLOG</a>									
<a href="#">BATCHHB</a>	✓	✓					✓	✓	
<a href="#">BATCHINT</a>	✓	✓					✓	✓	
<a href="#">BATCHLIM</a>	✓	✓					✓	✓	
<a href="#">BATCHSZ</a>	✓	✓	✓	✓			✓	✓	
<a href="#">CERTLABL</a>	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
<a href="#">channel-name</a>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Tabulka 61. Parametry DEFINE a ALTER CHANNE (pokračování)

Parametr	SDR	SVR	RCVR	RQSTR	CLNTC ONN	SVRCO NN	CLUSSD R	CLUSR CVR	V 8.0.0.4 AMQP
<u>CHLTYPE</u>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<u>CLNTWGHT</u>					✓				
<u>CLUSNL</u>							✓	✓	
<u>CLUSTER</u>							✓	✓	
<u>CLWLPRTY</u>							✓	✓	
<u>CLWLRANK</u>							✓	✓	
<u>CLWLWGHT</u>							✓	✓	
➤ z/OS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
➤ z/OS									
<u>CMDSCOPE</u>									
<u>COMPHDR</u>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
<u>COMPMSG</u>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
<u>CONNAME</u>	✓	✓		✓	✓		✓	✓	
<u>CONVERT</u>	✓	✓					✓	✓	
<u>DEFCDISP</u>	✓	✓	✓	✓		✓			
<u>DEFRECON</u>					✓				
<u>DESCR</u>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<u>DISCINT</u>	✓	✓				✓	✓	✓	
<u>HBINT</u>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
<u>JAASCFG</u>									
<u>KAINT</u>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
<u>LIKE</u>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
<u>LOCLADDR</u>	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓
<u>LONGRTY</u>	✓	✓					✓	✓	
<u>LONGTMR</u>	✓	✓					✓	✓	
<u>MAXINST</u>						✓			✓
<u>MAXINSTC</u>						✓			
<u>MAXMSGL</u>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Tabulka 61. Parametry DEFINE a ALTER CHANNE (pokračování)

Parametr	SDR	SVR	RCVR	RQSTR	CLNTC ONN	SVRCO NN	CLUSSD R	CLUSR CVR	V 8.0.0.4 AMQP
<u>MCANAME</u>	✓	✓		✓			✓	✓	
<u>MCATYPE</u>	✓	✓		✓			✓	✓	
<u>MCAUSER</u>			✓	✓		✓		✓	✓
<u>MODENAME</u>	✓	✓		✓	✓		✓	✓	
<u>MONCHL</u>	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
<u>MRDATA</u>			✓	✓				✓	
<u>MREXIT</u>			✓	✓				✓	
<u>MRRTY</u>			✓	✓				✓	
<u>MRTMR</u>			✓	✓				✓	
<u>MSGDATA</u>	✓	✓	✓	✓			✓	✓	
<u>MSGEXIT</u>	✓	✓	✓	✓			✓	✓	
<u>NETPRTY</u>								✓	
<u>NPMSPEED</u>	✓	✓	✓	✓			✓	✓	
<u>PASSWORD</u>	✓	✓		✓	✓		✓	✓	
<b>V 8.0.0.4</b> <b>V 8.0.0.4</b> PORT									✓
<u>PROPCTL</u>	✓	✓					✓	✓	
<u>PUTAUT</u>			✓	✓		✓		✓	
<u>QMNAME</u>					✓				
<b>z/OS</b> <b>z/OS</b> <u>QSGDISP</u>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
<u>RCVDATA</u>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
<u>RCVEXIT</u>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
<u>REPLACE</u>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
<u>SCYDATA</u>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
<u>SCYEXIT</u>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
<u>SENDDATA</u>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Tabulka 61. Parametry DEFINE a ALTER CHANNE (pokračování)									
Parametr	SDR	SVR	RCVR	RQSTR	CLNTC ONN	SVRCO NN	CLUSSD R	CLUSR CVR	V 8.0.0.4 AMQP
<u>SENDEXIT</u>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
<u>SEQWRAP</u>	✓	✓	✓	✓			✓	✓	
<u>SHARECNV</u>					✓	✓			
<u>SHORTRTY</u>	✓	✓					✓	✓	
<u>SHORTTMR</u>	✓	✓					✓	✓	
<u>SSLCAUTH</u>		✓	✓	✓		✓		✓	
<u>SSLCIPH</u>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<u>SSLKEYP</u>									
<u>SSLPEER</u>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<u>STATCHL</u>	✓	✓	✓	✓			✓	✓	
<u>TPNAME</u>	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
<b>&gt; V 8.0.0.4</b> <b>&gt; V 8.0.0.4</b> <u>TPROOT</u>									✓
<u>TRPTYPE</u>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
<b>&gt; V 8.0.0.4</b> <b>&gt; V 8.0.0.4</b> <u>USECLTID</u>									✓
<u>USEDLQ</u>	✓	✓	✓	✓			✓	✓	
<u>USERID</u>	✓	✓		✓	✓		✓		
<u>XMITQ</u>	✓	✓							

## AFFINITY

Použijte atribut afinity kanálu, když se klientské aplikace připojují vícekrát pomocí stejného názvu správce front. S atributem můžete zvolit, zda klient používá stejnou definici kanálu klienta pro každé připojení. Tento atribut je určen k použití v případě, že je k dispozici více použitelných definic kanálů.

### Preferovaný

První připojení v procesu čtení tabulky definic kanálů klienta (CCDT) vytvoří seznam použitelných definic. Seznam je založen na váhových koeficientech, se všemi příslušnými definicemi CLNTWGHT (0), a to první a v abecedním pořadí. Každé připojení v procesu se pokusí připojit pomocí první definice v seznamu. Pokud se navázání připojení nezdaří, je použita další definice. Neúspěšné definice, které nejsou CLNTWGHT (0), se přesunou na konec seznamu. Definice CLNTWGHT (0) zůstávají na začátku seznamu a jsou vybrány jako první pro každé připojení. Pro klienty C, C++ a .NET (včetně plně spravovaných klientů .NET) je seznam aktualizován, pokud byla tabulka CCDT upravena od vytvoření seznamu. Každý proces klienta s tímž názvem hostitele vytvoří tentýž seznam.

## NONE

První připojení v procesu, které čte tabulku CCDT, vytvoří seznam použitelných definic. Všechna připojení v procesu vyberou použitelnou definici na základě váhy se všemi použitelnými definicemi CLNTWGHT (0) , které byly vybrány jako první v abecedním pořadí. Pro klienty C, C++ a .NET (včetně plně spravovaných klientů .NET) je seznam aktualizován, pokud byla tabulka CCDT upravena od vytvoření seznamu.

Předpokládejme například, že v tabulce CCDT jsme měli následující definice:

```
CHLNAME(A) QMNAME (QM1) CLNTWGHT(3)
CHLNAME(B) QMNAME (QM1) CLNTWGHT(4)
CHLNAME(C) QMNAME (QM1) CLNTWGHT(4)
```

První připojení v procesu vytvoří svůj vlastní seřazený seznam na základě vah. Může to například vytvořit seřazený seznam CHLNAME(B) , CHLNAME(A) , CHLNAME(C) .

Pro produkt AFFINITY (PREFERRED) se každé připojení v procesu pokusí o připojení pomocí produktu CHLNAME(B) . Je-li připojení neúspěšné, definice se přesune na konec seznamu, který se nyní stává CHLNAME(A) , CHLNAME(C) , CHLNAME(B) . Každé připojení v procesu se pak pokusí připojit pomocí produktu CHLNAME(A) .

Pro produkt AFFINITY (NONE) se každé připojení v procesu pokusí o připojení pomocí jedné ze tří definic vybraných náhodně na základě vah.

Pokud je povoleno sdílení konverzací s nenulovým váhovým kanálem a AFFINITY (NONE) , více připojení nemusí sdílet existující instanci kanálu. Mohou se připojit ke stejnému názvu správce front s použitím různých použitelných definic, a nesdílet existující instanci kanálu.

## distributed V 8.0.0.4 AMQPKA( integer )

Doba udržení aktivity pro kanál AMQP v sekundách. Pokud klient AMQP během intervalu udržení připojení neodešle žádný rámec, připojení se uzavře s chybovým stavem AMQP amqp:resource-limit-exceeded.

Tento parametr je platný pouze pro kanály s typem kanálu ( CHLTYPE ). z AMQP

## BATCHHB ( integer )

Určuje, zda mají být použity prezenční signály dávky. Hodnota je délka prezenčního signálu v milisekundách.

Prezenční signály dávky umožňují odesílajícímu kanálu ověřit, zda je přijímací kanál stále aktivní těsně před potvrzením dávky zpráv. Není-li přijímací kanál aktivní, může být dávka vrácena spíše než nejistá, jako by tomu bylo jinak. Při vrácení dávky zůstanou zprávy k dispozici pro zpracování, aby mohly být například přesměrovány na jiný kanál.

Pokud odesílající kanál obdržel komunikaci z přijímacího kanálu v intervalu prezenčního signálu dávky, předpokládá se, že přijímací kanál je stále aktivní. Pokud tomu tak není, odešle se do přijímacího kanálu 'heartbeat', který se má zkontrolovat.

Hodnota musí být v rozsahu 0 až 999999. Nulová hodnota označuje, že se nebudou používat prezenční signály dávky.

Tento parametr je platný pro kanály s typem kanálu ( CHLTYPE ). pouze SDR , SVR , CLUSSDR a CLUSRCVR .

## BATCHINT ( integer )

Minimální doba (v milisekundách), po kterou kanál uchovává otevřenou dávku.

Dávka bude ukončena, je-li splněna jedna z následujících podmínek:

- Zprávy BATCHSZ se odesílají.
- BATCHLIM kilobajtů se odesílá.
- Přenosová fronta je prázdná a BATCHINT je překročena.

Hodnota musí být v rozsahu 0 až 999999999. Nula znamená, že dávka je ukončena, jakmile se přenosová fronta stane prázdnou (nebo je dosažen limit BATCHSZ ).

Tento parametr je platný pro kanály s typem kanálu ( CHLTYPE ). pouze SDR , SVR , CLUSSDR a CLUSRCVR .

### **BATCHLIM ( *integer* )**

Limit pro množství dat v kilobajtech, která lze odeslat prostřednictvím kanálu před provedením bodu synchronizace. Synchronizační bod je převzat za zprávou, která způsobila, že bylo dosaženo limitu toků přes kanál. Hodnota nula v tomto atributu znamená, že pro dávky přes tento kanál se nepoužije žádné omezení dat.

Dávka bude ukončena, je-li splněna jedna z následujících podmínek:

- Zprávy BATCHSZ se odesílají.
- BATCHLIM kilobajtů se odesílá.
- Přenosová fronta je prázdná a BATCHINT je překročena.

Tento parametr je platný pro kanály s typem kanálu ( CHLTYPE ). pouze SDR , SVR , CLUSSDR a CLUSRCVR .



Hodnota musí být v rozsahu 0 až 999999. Výchozí hodnota je 5000.

Tento parametr je podporován na všech platformách.

### **BATCHSZ ( *integer* )**

Maximální počet zpráv, které mohou být odeslány přes kanál před tím, než se provede synchronizační bod.

Maximální použitá velikost dávky je nejnižší z následujících hodnot:

- BATCHSZ odesílajícího kanálu.
- BATCHSZ přijímajícího kanálu.
-  V systému z/OS jsou tři menší než maximální počet nepotvrzených zpráv povolených odesílajícím správcem front (nebo jedna, je-li tato hodnota nula nebo menší).
- Na distribuovaných platformách je maximální povolený počet nepotvrzených zpráv na odesílajícím správci front (nebo hodnota jedna, pokud je tato hodnota nula nebo menší).
-  V systému z/OS jsou tři menší než maximální počet nepotvrzených zpráv, které jsou povoleny u přijímajícího správce front (nebo jedna, pokud je tato hodnota nula nebo menší).
- Na distribuovaných platformách je povolen maximální počet nepotvrzených zpráv v přijímajícím správci front (nebo v případě, že tato hodnota je nula nebo menší).

Zatímco přechodné zprávy odeslané přes kanál NPMSPEED (FAST) jsou okamžitě doručeny do fronty (bez čekání na úplnou dávku), zprávy stále přispívají k velikosti dávky pro kanál, a proto způsobí, že dojde k potvrzení toků, když zprávy BATCHSZ projdou.

Pokud dávkové toky způsobují dopad na výkon při přesouvání pouze dočasných zpráv a NPMSPEED je nastavena na FAST, měli byste zvážit nastavení parametru BATCHSZ na maximální přípustnou hodnotu 9999 a BATCHLIM na nulu.

Navíc nastavení BATCHINT na vysokou hodnotu, například 999999999, udržuje každou dávku "open" pro delší dobu, i když v přenosové frontě nejsou žádné nové zprávy čekající na přenosové frontě.

Výše uvedená nastavení minimalizují frekvenci potvrzení toků, ale jsou si vědomy toho, že pokud se nějaké trvalé zprávy přesouvají přes kanál s těmito nastaveními, dojde k významným prodlevám při doručování pouze trvalých zpráv.

Maximální počet nepotvrzených zpráv je zadán parametrem MAXUMSGS příkazu ALTER QMGR .

Tento parametr je platný pouze pro kanály s typem kanálu ( CHLTYPE ). části SDR, SVR, RCVR, RQSTR, CLCLSDR nebo CLUSRCVR.

Hodnota musí být v rozsahu 1-9999.

## **CERTLABL**

Popisek certifikátu, který se má použít pro tento kanál.

Popisek identifikuje, který osobní certifikát v úložišti klíčů bude odeslán na vzdálený peer. Je-li tento atribut prázdný, je certifikát určen parametrem správce front **CERTLABL**.

Všimněte si, že příchozí kanály (včetně přijímačů, příjemců klastru, nekvalifikovaného serveru a kanálu připojení serveru) odesílají pouze nakonfigurovaný certifikát, pokud verze IBM MQ vzdáleného peeru plně podporuje konfiguraci jmenovek certifikátu a kanál používá TLS CipherSpec.

Další informace viz [Interoperabilita Elliptic Curve and RSA CipherSpecs](#).

Ve všech ostatních případech parametr **CERTLABL** správce front určuje odeslaný certifikát. Zejména následující vždy obdrží certifikát nakonfigurovaný parametrem **CERTLABL** správce front, bez ohledu na nastavení jmenovky specifické pro daný kanál:

- Všechny aktuální klienty Java a JMS.
- Verze produktu IBM MQ před verzí Verze 8.0.

Nemusíte spustit příkaz REFRESH SECURITY TYPE (SSL), pokud provedete změny na CERTLABL na kanálu. Nicméně musíte spustit příkaz REFRESH SECURITY TYPE (SSL), pokud provedete jakékoli změny CERTLABL na správci front.

**Poznámka:** Jedná se o chybu pro dotaz nebo nastavení tohoto atributu pro kanály odesílatele klastru. Pokusíte-li se tak učinit, obdržíte chybu MQRCCF\_WRONG\_CHANNEL\_TYPE. Nicméně atribut se nachází v objektech odesílacích kanálů klastru (včetně struktur MQCD) a uživatelská procedura s automatickou definicí kanálu (CHAD), je-li to zapotřebí, může být nastavena programově.

### **(název-kanálu)**


Název nové definice kanálu.

Tento parametr je povinný pro všechny typy kanálů. V kanálech CLUSSDR může mít různé typy kanálů jiné typy kanálů. Pokud vaše konvence pojmenování kanálů CLUSSDR obsahuje název správce front, můžete definovat kanál CLUSSDR pomocí konstrukce produktu + QMNAME + . Po připojení k odpovídajícímu kanálu CLUSRCVR produkt IBM MQ nahradí v definici kanálu CLUSSDR správného názvu správce front úložiště v místě + QMNAME + . Toto zařízení se vztahuje pouze na AIX, HP-UX, IBM i, Linux, Solaris a Okna; viz [Komponenty klastru](#).

Název nesmí být shodný s žádným existujícím kanálem definovaným v tomto správci front, pokud není zadán parametr REPLACE nebo ALTER. V systému z/OS mohou názvy kanálů CLNTCONN duplikovat ostatní.

Maximální délka řetězce je 20 znaků a řetězec musí obsahovat pouze platné znaky; viz [Pravidla pro pojmenování objektů IBM MQ](#).

## **CHLTYPE**

Typ kanálu. Tento parametr je požadovaný. Musí následovat bezprostředně za parametrem (*název-kanálu*)  na všech platformách kromě z/OS.

### **SDR**

Kanál odesílatele

### **SVR**

Kanál serveru

### **RCVR**

Kanál příjemce

### **RQSTR**

Kanál žadatele

### **CLNTCONN**

Kanál připojení klienta

**SVRCONN**

Kanál připojení serveru

**CLUSSDR**

Kanál CLUSSDR .

**CLUSRCVR**

Kanál příjemce klastru.

**V 8.0.0.4 AMQP**

Kanál AMQP

**Poznámka:** Používáte-li volbu REPLACE , nemůžete změnit typ kanálu.

**CLNTWGHT**

Pokud je k dispozici více než jedna vhodná definice, nastavte atribut váhy kanálu klienta tak, aby vybral náhodně vybranou definici kanálu klienta na základě jeho váhy. Zadejte hodnotu v rozsahu 0 - 99.

Speciální hodnota 0 označuje, že se neprovádí žádné náhodné vyvažování zátěže a použitelné definice jsou vybrány v abecedním pořadí. Chcete-li povolit vyvážení náhodného načtení, hodnota může být v rozsahu 1 až 99, kde 1 je nejnižší váha a 99 je nejvyšší.

Pokud aplikace klienta vydá MQCONN s názvem správce front \* *name* , může být definice kanálu klienta vybrána náhodně. Zvolená definice je náhodně vybrána na základě váhy. Jakékoli použitelné definice CLNTWGHT (0) jsou vybrány jako první v abecedním pořadí. Náhodně ve výběru definic připojení klienta není garantováno.

Předpokládáme například, že jsme v tabulce CCDT měli mít tyto dvě definice:

```
CHLNAME(TO.QM1) CHLTYPE(CLNTCONN) QMNAME(GRP1) CONNAME(address1) CLNTWGHT(2)
CHLNAME(TO.QM2) CHLTYPE(CLNTCONN) QMNAME(GRP1) CONNAME(address2) CLNTWGHT(4)
```

Klient MQCONN s názvem správce front \*GRP1 vybere jednu z následujících dvou definic na základě váhy definice kanálu. (Bude generováno náhodné celé číslo 1-6. Pokud bylo celé číslo v rozsahu od 1 do 2, address1 by bylo použito jinak address2 . Pokud by toto připojení nebylo úspěšné, klient by pak použil jinou definici.

CCDT může obsahovat použitelné definice s váhou nula i bez nuly. V této situaci jsou definice s nulovou váhou vybrány jako první a v abecedním pořadí. Pokud jsou tato připojení neúspěšná, jsou definice s váhou bez nulové váhy vybrány na základě jejich váhy.

Předpokládáme například, že v tabulce CCDT máme tyto čtyři definice:

```
CHLNAME(TO.QM1) CHLTYPE(CLNTCONN) QMNAME(GRP1) CONNAME(address1) CLNTWGHT(1)
CHLNAME(TO.QM2) CHLTYPE(CLNTCONN) QMNAME(GRP1) CONNAME(address2) CLNTWGHT(2)
CHLNAME(TO.QM3) CHLTYPE(CLNTCONN) QMNAME(GRP1) CONNAME(address3) CLNTWGHT(0)
CHLNAME(TO.QM4) CHLTYPE(CLNTCONN) QMNAME(GRP1) CONNAME(address4) CLNTWGHT(0)
```

Klient MQCONN s názvem správce front \*GRP1 by nejprve zvolil definici TO.QM3. Pokud by toto připojení bylo neúspěšné, klient by pak vybral definici TO.QM4. Pokud by bylo toto připojení také neúspěšné, klient by náhodně vybral jednu ze zbývajících dvou definic na základě jejich váhy.

CLNTWGHT je podporováno pro všechny přenosové protokoly.

**CLUSNL ( *nlname* )**

Název specifikující seznam názvů klastrů, kterému odpovídá daný kanál.

Tento parametr je platný pouze pro kanály s typem kanálu ( CHLTYPE ). kanálu CLUSSDR a CLUSRCVR . Pouze jedna z výsledných hodnot CLUSTER nebo CLUSNL může být neprázdná, druhá musí být prázdná.

**CLUSTER ( *clustername* )**

Název klastru, do kterého kanál náleží. Maximální délka je 48 znaků v souladu s pravidly pro pojmenování objektů IBM MQ .

Tento parametr je platný pouze pro kanály s typem kanálu ( CHLTYPE ). kanálu CLUSSDR a CLUSRCVR . Pouze jedna z výsledných hodnot CLUSTER nebo CLUSNL může být neprázdná, druhá musí být prázdná.

#### **CLWLPRTY ( integer )**

Určuje prioritu kanálu pro účely rozdělení pracovní zátěže klastru. Hodnota musí být v rozsahu 0-9, kde 0 je nejnižší priorita a 9 je nejvyšší.

Tento parametr je platný pouze pro kanály s typem kanálu ( CHLTYPE ). kanálu CLUSSDR a CLUSRCVR .

Další informace o tomto atributu najdete v tématu [Atribut kanálu CLWLPRTY](#).

#### **CLWLRANK ( integer )**

Určuje ohodnocení důležitosti kanálu pro účely rozdělení pracovní zátěže klastru. Hodnota musí být v rozsahu 0-9, kde 0 je nejnižší stupeň hodnocení a 9 je nejvyšší.

Tento parametr je platný pouze pro kanály s typem kanálu ( CHLTYPE ). kanálu CLUSSDR a CLUSRCVR .

Další informace o tomto atributu naleznete v části [Atribut kanálu CLWLRANK](#).

#### **CLWLWGHT ( integer )**

Určuje váhu, která má být použita pro kanál tak, aby podíl zpráv odeslaných z kanálu byl řízen správou pracovní zátěže. Hodnota musí být v rozsahu 1-99, kde 1 je nejnižší stupeň hodnocení a 99 je nejvyšší.

Tento parametr je platný pouze pro kanály s typem kanálu ( CHLTYPE ). kanálu CLUSSDR a CLUSRCVR .

Další informace o tomto atributu naleznete v tématu [Atribut kanálu CLWLWGHT](#).

### **z/OS CMDSCOPE**

Tento parametr se vztahuje pouze na z/OS a určuje, jak se příkaz provádí, když je správce front členem skupiny sdílení front.

CMDSCOPE musí být buď prázdné, nebo je-li QSGDISP nastaveno na GROUP, název lokálního správce front.

• •

Příkaz bude proveden ve správci front, v němž byl zadán.

#### **QmgrName**

Příkaz je proveden ve správci front, který jste zadali, pokud je správce front aktivní v rámci skupiny sdílení front.

Můžete zadat jiný název správce front, než je správce front, ve kterém byl příkaz zadán. Chcete-li tak učinit, musíte používat prostředí sdílené fronty a musí být povolen příkazový server.

\*

Příkaz se provádí na lokálním správci front a je také předán každému aktivnímu správci front ve skupině sdílení front. Účinek příkazu \* je stejný jako zadání příkazu pro všechny správce front ve skupině sdílení front.

### **COMPHDR**

Seznam technik komprese dat hlavičky podporovaných kanálem.

Pro kanály SDR , SVR , CLUSSDR , CLUSRCVR a CLNTCONN musí být tyto hodnoty zadány v pořadí předvolby. Používá se první metoda komprese v seznamu, který je podporován vzdáleným koncem kanálu.

Vzájemně podporované techniky komprese kanálu jsou předány ukončení zpráv odesílajícího kanálu. Ukončení zprávy může pozměnit techniku komprese na bázi zpráv. Komprese pozmění data poslaná k odeslání a přijetí ukončení.

#### **NONE**

Neprovádí se žádná komprese dat hlavičky.

#### **SYSTÉM**

Provádí se komprese dat hlavičky.



## COMPMSG

Seznam technik komprese dat zprávy podporovaných kanálem.

Pro kanály SDR , SVR , CLUSSDR , CLUSRCVR a CLNTCONN musí být tyto hodnoty zadány v pořadí předvolby. Používá se první metoda komprese v seznamu, který je podporován vzdáleným koncem kanálu.

Vzájemně podporované techniky komprese kanálu jsou předány ukončení zpráv odesílajícího kanálu. Ukončení zprávy může pozměnit techniku komprese na bázi zpráv. Komprese pozmění data poslaná k odeslání a přijetí ukončení.

### NONE

Neprovádí se žádná komprese dat zprávy.

### RLE

Komprese dat zprávy se provádí pomocí kódování délky spuštění.

### ZLIBFAST

Komprese dat zprávy se provádí pomocí kódování ZLIB s prioritou rychlosti.

 V systémech z/OS s povolenou funkcí [zEDC Express facility](#) lze kompresi odložit na verzi zEDC Express.

### ZLIBHIGH

Komprese dat zprávy se provádí pomocí kódování ZLIB s prioritou komprese.


### ANY


Může být použita libovolná technika komprese podporovaná správcem front. Tato hodnota je platná pouze pro kanály RCVR, RQSTRa SVRCONN .

## CONNNAME ( *string* < , *string* > )

Název připojení.

Pro kanály CLUSRCVR se produkt CONNNAME vztahuje k lokálnímu správci front a pro další kanály, které souvisí s cílovým správcem front.

 V systému z/OS je parametr CONNNAME povinný pro kanály CLUSRCVR . Kromě toho, zda zadáte CONNNAME, nebo se pro vás vygeneruje název, vytvořený CONNNAME musí být platným názvem připojení pro lokálního správce front, jinak úplné úložiště není schopné vytvořit připojení zpět k lokálnímu správci front.

 V systému z/OS je maximální délka řetězce 48 znaků.

Na distribuovaných platformách je maximální délka řetězce 264 znaků.

Náhradním řešením pro 48 znaků může být jedna z následujících návrhů:

- Nastavte servery DNS tak, abyste mohli používat například název hostitele produktu `myserver` namísto produktu `myserver.location.company.com`, abyste zajistili, že budete moci používat krátký název hostitele.
- Použít adresy IP.

Zadejte CONNNAME ve tvaru čárkami odděleného seznamu názvů počítačů pro uvedený TRPTYPE. Obvykle se vyžaduje pouze jeden název počítače. Můžete zadat více názvů počítačů a nakonfigurovat více připojení se stejnými vlastnostmi. Tato připojení se obvykle zkouší v tom pořadí, ve kterém jsou uvedeny v seznamu připojení, dokud nedojde k úspěšnému navázání připojení. Pořadí se pro klienty změní, je-li zadán atribut CLNTWGHT. Pokud nebylo žádné připojení úspěšné, kanál se pokusí o připojení znovu, jak určují atributy kanálu. Spolu s kanály klienta je seznam připojení alternativou při konfiguraci více připojení ke skupinám správců front. Spolu s kanály zpráv se seznam připojení používá ke konfiguraci připojení k alternativním adresám správce front s více instancemi.

CONNNAME je povinný pro kanály s typem kanálu ( CHLTYPE ) části SDR, RQSTR, CLNTCONN a CLCLSDR. Je volitelný pro kanály SVR a pro kanály CLUSRCVR produktu TRPTYPE ( TCP ) a není platný pro kanály RCVR nebo SVRCONN .

Zadání více názvů připojení v seznamu se začalo podporovat ve verzi IBM WebSphere MQ verze 7.0.1. Tento fakt změnil syntaxi parametru CONNAME. Dříve se klienti a správci front připojovali pomocí prvního názvu připojení v seznamu, a nečetli zbytek názvů připojení v seznamu. Aby starší klienti a správci front dokázali analyzovat novou syntaxi, musíte zadat číslo portu u prvního názvu připojení v seznamu. Zadáním čísla portu se také vyvarujete problémů při připojování ke kanálu z klienta nebo správce front, který provozuje úroveň starší než IBM WebSphere MQ verze 7.0.1.

Na platformách AIX, HP-UX, IBM i, Linux, Solaris a Windows je parametr názvu připojení TCP/IP přijímacího kanálu klastru nepovinný. Pokud ponecháte název připojení prázdný, vygeneruje IBM MQ název připojení za vás a bude předpokládat výchozí port a bude používat aktuální adresu IP systému. Výchozí číslo portu můžete přepsat, ale i nadále se bude používat aktuální adresa IP systému. Pro každý název připojení ponechte název IP prázdný a zadejte číslo portu do závorek. Např.:

(1415)

Vygenerovaný název CONNAME je vždy v tečkované dekadické notaci (IPv4) nebo v hexadecimální notaci (IPv6), a nikoli ve tvaru alfanumerického názvu hostitele DNS.

**Tip:** Pokud používáte některý ze speciálních znaků ve svém jménu připojení (například závorky), musíte řetězec uzavřít do jednoduchých uvozovek.

Hodnota, kterou zadáte, závisí na typu transportu ( TRPTYPE ) k použití:

## LU62

- **z/OS** V systému z/OS existují dvě formy, ve kterých lze zadat hodnotu:

### Název logické jednotky

Informace o logických jednotkách pro správce front, obsahující název logické jednotky, název TP a volitelně název režimu. Název logické jednotky může být zadán v jedné ze tří forem:

Formulář	Příklad
<b>luname</b>	IGY12355
<b>luname/TPname</b>	IGY12345/APING
<b>luname/TPname/modename</b>	IGY12345/APINGD/#INTER

Pro první formulář musí být zadán název TP a název režimu pro parametry TPNAME a MODENAME ; v opačném případě musí být tyto parametry prázdné.

**Poznámka:** Pro kanály CLNTCONN je povolen pouze první formulář.

### Symbolický název

Symbolický název místa určení pro informace o logických jednotkách pro správce front, jak je definováno v datové sadě informací o připojení. Parametry TPNAME a MODENAME musí být prázdné.

**Poznámka:** Pro kanály CLUSRCVR jsou informace o straně uvedeny na ostatních správcích front v klastru. Eventuálně to může být název, který může uživatelská procedura automatické definice kanálu převést na příslušné informace o logické jednotce pro lokálního správce front.

Určený nebo odvozený název LU může být název skupiny generických prostředků VTAM.

- V systému AIX, HP-UX, IBM i, Linux, Solaris a Okna je CONNAME název objektu strany komunikací rozhraní CPI-C. Pokud TPNAME není prázdný, je CONNAME úplný kvalifikovaný název partnerské logické jednotky ► **z/OS** ; viz [Konfigurační parametry pro připojení LU 6.2](#) .

## NetBIOS

Jedinečný název NetBIOS (omezen na 16 znaků).

## SPX

4bajtová síťová adresa, 6bajtová adresa uzlu a 2bajtové číslo soketu. Tyto hodnoty musí být zadány hexadecimálně, s obdobím oddělovací adresy sítě a uzlu. Číslo soketu musí být uzavřeno v závorkách, například:

```
CONNNAME ('0a0b0c0d.804abcde23a1(5e86)')
```

## TCP

Buď název hostitele, nebo síťovou adresu vzdáleného počítače (nebo lokálního počítače pro kanály CLUSRCVR). Za touto adresou může následovat volitelné číslo portu uzavřené v závorkách.

Je-li CONNNAME název hostitele, je název hostitele interpretován na adresu IP.

Zásobník IP použitý pro komunikaci závisí na hodnotě zadané pro CONNNAME a na hodnotě zadané pro LOCLADDR. Informace o tom, jak je tato hodnota vyřešena, viz [LOCLADDR](#).

**z/OS** Na serveru z/OS může název připojení obsahovat název IP\_name dynamické skupiny DNS z/OS nebo vstupní port Network Dispatcher. Nezapomínejte název IP\_name nebo vstupní port pro kanály s typem kanálu (CHLTYPE) skupiny CLUSSDR.

V systémech AIX, HP-UX, Linux, IBM i, Solaris, Windows **z/OS** a z/OS není vždy nutné zadávat síťovou adresu vašeho správce front. Definujete-li kanál s typem kanálu (CHLTYPE) CLUSRCVR, která používá TCP/IP, vygeneruje IBM MQ pro vás CONNNAME. Předpokládá výchozí port a používá aktuální adresu IPv4 systému. Pokud systém nemá adresu IPv4, použije se aktuální adresa IPv6 systému.

**Poznámka:** Používáte-li klastrování pouze mezi správci front IPv6 a IPv4 -only, nezařadíte síťovou adresu IPv6 jako CONNNAME pro kanály CLUSRCVR. Správce front, který je schopen pouze komunikace IPv4, nemůže spustit definici kanálu CLUSSDR, která určuje CONNNAME v hexadecimálním tvaru IPv6. Zvažte místo toho použití názvů hostitelů v heterogenním prostředí IP.

## CONVERT

Uvádí, zda se odesílající agent kanálu zpráv pokusí o konverzi dat zprávy aplikace, pokud přijímající agent kanálu zpráv nemůže provést tuto konverzi.

### NO

Beze konverze u odesílatele

### YES

Převod odesílatelem

**z/OS** V systémech z/OS jsou hodnoty N a Y akceptovány jako synonyma NO a YES.

Tento parametr je platný pouze pro kanály s typem kanálu (CHLTYPE). části SDR, SVR, CLUSSDR nebo CLUSRCVR.

## DEFCDISP

Určuje výchozí dispozice kanálu daného kanálu.

### PRIVATE

Zamýšlený dispozice kanálu je jako soukromý kanál.

### FixShared

Zamýšlený dispozice kanálu je jako sdílený kanál přidružený ke specifickému správci front.

### SHARED

Zamýšlený dispozice kanálu je jako sdílený kanál.

Tento parametr se nevztahuje na kanály s typem kanálu (CHLTYPE). příkazů CLNTCONN, CLUSSDR nebo CLUSRCVR.

## DEFRECON

Určuje, zda se klientské připojení automaticky znovu připojí k aplikaci klienta, pokud se její připojení přeruší.

**NO**

Pokud není přepsáno produktem MQCONNX, klient se automaticky nepřipojí automaticky.

**YES**

Pokud není přepsáno produktem MQCONNX, klient se znovu připojí automaticky.

**QMGR**

Pokud nebude přepsán produktem MQCONNX, klient se znovu připojí automaticky, ale pouze se stejným správcem front. Volba QMGR má stejný účinek jako MQCNO\_RECONNECT\_Q\_MGR.

**VYPNUTO**

Opětovné připojení je zakázáno, i když je vyžádáno klientským programem pomocí volání modulu MQCONNX MQI.

*Tabulka 62. Automatické opětovné připojení závisí na hodnotách nastavených v aplikaci a definici kanálu.*

DEFRECON	Volby opětovného připojení nastavené v aplikaci			
	MQCNO_RECONNECT	MQCNO_RECONNECT_Q_MGR	MQCNO_RECONNECT_AS_DEF	MQCNO_RECONNECT_DISABLED
NO	YES	QMGR	NO	NO
YES	YES	QMGR	YES	NO
QMGR	YES	QMGR	QMGR	NO
VYPNUTO	NO	NO	NO	NO

**DESCR ( string )**

Komentář prostého textu. Poskytuje popisné informace o kanálu v případě, že operátor vydá příkaz **DISPLAY CHANNEL**.

Musí obsahovat pouze zobrazitelné znaky. Maximální délka je 64 znaků. V instalaci se znakovou sadou DBCS může obsahovat znaky DBCS (maximální délka je omezena na 64 bajtů).

**Poznámka:** Pokud jsou informace odeslány do jiného správce front, mohou být nesprávně přeloženy. Znaky musí být uvedeny v identifikátoru kódové sady znaků (CCSID) lokálního správce front.

**DISCINT ( integer )**

Minimální doba (v sekundách), po kterou kanál čeká na příchod zprávy do přenosové fronty. Doba čekání se spustí po ukončení dávky. Po skončení čekací doby, pokud zde již nejsou žádné další zprávy, kanál se ukončí. Hodnota nula způsobí, že agent kanálu zpráv bude čekat nekonečně dlouhou dobu.

Hodnota musí být v rozsahu 0 až 999 999.

Tento parametr je platný pouze pro kanály s typem kanálu ( CHLTYPE ). uživatele SVRCONN, SDR, SVR, CLUSSDR, CLUSRCVR.

Pro kanály SVRCONN s použitím protokolu TCP má produkt DISCINT odlišný výklad. Je to minimální doba v sekundách, po kterou zůstane instance SVRCONN aktivní bez komunikace od svého partnera partnera. Hodnota nula vypne toto zpracování odpojení. Interval nečinnosti SVRCONN se používá pouze mezi voláními rozhraní API produktu IBM MQ od klienta, takže během rozšířeného MQGET čekání na volání není odpojeno žádné klienty. Tento atribut je ignorován pro kanály SVRCONN pomocí protokolů jiných než TCP.

**HBINT ( integer )**

HBINT určuje přibližný čas mezi toky synchronizačních signálů odeslanými agentem kanálu zpráv (MCA). Toky se odesílají, když v přenosové frontě nejsou žádné zprávy.

Toky synchronizace odblokuje přijímajícího agenta MCA, který čeká na vložení zpráv nebo na vypršení intervalu odpojení. Je-li přijímající agent MCA odblokován, může kanál odpojit bez čekání na vypršení intervalu odpojení. Toky prezenčního signálu také uvolní všechny vyrovnávací paměti, které jsou přiděleny pro velké zprávy. Také zavírají všechny fronty, které jsou ponechány otevřené na přijímajícím konci kanálu.

Hodnota se nachází v sekundách a musí být v rozsahu 0 až 999999. Hodnota nula znamená, že se neodesílají žádné toky prezenčního signálu. Výchozí hodnota je 300. Aby byla tato hodnota nejužitečnější, musí být menší než hodnota intervalu odpojení.

Pro kanály SVRCONN a CLNTCONN mohou prezenční signály přecházet z obou stran na straně serveru i na straně klienta nezávisle na sobě. Pokud nejsou během intervalu prezenčního signálu v rámci kanálu přenesena žádná data, agent CLNTCONN odešle tok prezenčního signálu. Agent SVRCONN na něj reaguje s dalším tokem prezenčního signálu. Toky se stávají bez ohledu na stav kanálu. Například bez ohledu na to, zda je při volání rozhraní API neaktivní nebo neaktivní při čekání na uživatelský vstup klienta, nebo při čekání na vstup uživatele klienta. Agent SVRCONN je také schopen iniciovat prezenční signál klientovi, znovu bez ohledu na stav kanálu. Agenty SVRCONN a CLNTCONN se navzájem brání v tom, aby se současně navzájem bili. Prezenční signál serveru je tečen, pokud nejsou přenesena žádná data přes kanál pro interval prezenčního signálu plus 5 sekund.

Pro kanály připojení serveru a klienta pro připojení klienta pracující v režimu kanálu před tím, než je server MCA IBM WebSphere MQ 7.0, je prezenční signál pouze v případě, že server MCA čeká na příkaz MQGET s určenou volbou WAIT, která byla vydána jménem klientské aplikace.

Další informace naleznete v tématu [Interval synchronizace \(HBINT\)](#).

### **K**AIN**T** ( *integer* )

Hodnota předaná do komunikačního zásobníku pro časování uchování pro tento kanál.

Aby byl tento atribut účinný, musí být ve správci front i v TCP/IP povoleno udržení aktivity TCP/IP ve správci front i v TCP/IP.

**z/OS** V systému z/OS povolte udržení aktivity protokolu TCP/IP ve správci front zadáním příkazu ALTER QMGR TCPKEEP (YES) . Pokud má parametr správce front TCPKEEP hodnotu NO, je tato hodnota ignorována a prostředek udržení aktivity se nepoužije.

Na distribuovaných platformách je při uvedení parametru KEEPALIVE=YES ve stanze TCP povolena funkce udržení aktivity TCP/IP. Upravte sekci TCP v konfiguračním souboru distribuovaných front, qm. in nebo pomocí Průzkumníka IBM MQ .

Musí být také zapnuta funkce Keepalive v rámci samotného TCP/IP. Chcete-li získat informace o konfiguraci keepalive, prohlédněte si dokumentaci TCP/IP. V systému AIX použijte příkaz **no** . V systému HP-UX použijte příkaz **ndd** . V systému Windows upravte registr.

**z/OS** V systému z/OS aktualizujte datovou sadu TCP/IP PROFILE a přidejte nebo změňte parametr INTERVAL v sekci TCPCONFIG .

**z/OS** Ačkoli tento parametr je k dispozici na všech platformách, je jeho nastavení implementováno pouze v systému z/OS.

Na distribuovaných platformách můžete přistupovat k parametru a upravovat jej, ale je uložen a předáván; neexistuje žádná funkční implementace parametru. Tato funkce je užitečná v klastrovaném prostředí, kde je hodnota nastavená v definici kanálu příjemce klastru v systému Solaris, například toků do (a je implementována) správci front produktu z/OS, kteří jsou v klastru nebo se k ní připojují, klastru.

Na distribuovaných platformách, pokud potřebujete funkčnost poskytovanou parametrem KAIN**T**, použijte interval prezenčního signálu ( HBINT ) viz popis v části [HBINT](#) .

### ( *integer* )

Interval KeepAlive, který má být použit, v sekundách, v rozsahu od 1 do 99999.

0

Použitá hodnota je zadána příkazem INTERVAL v datové sadě konfigurace profilu TCP.

### **Auto**

Interval KeepAlive je vypočítán na základě vyjednané hodnoty prezenčního signálu následujícím způsobem:

- Je-li vyjednaný HBINT větší než nula, interval udržení aktivity je nastaven na tuto hodnotu plus 60 sekund.

- Je-li vyjednaná hodnota HBINT nulová, použije se hodnota keepalive, která je zadána příkazem INTERVAL v datové sadě konfigurace TCP/IP PROFILE .

Je-li pro funkci KAINTE určena hodnota AUTO a jedná se o kanál připojení serveru, použije se místo intervalu udržení aktivity hodnota TCP INTERVAL.

V tomto případě je KAINTE nula v DISPLAY CHSTATUS; by byla nenulová, pokud by bylo celé číslo kódováno místo AUTO.

Tento parametr je platný pro všechny typy kanálů. U kanálů s jiným produktem TRPTYPE než TCP nebo SPX je ignorován.

### **LIKE ( *channel-name* )**

Název kanálu. Parametry tohoto kanálu se používají k modelování této definice.

Pokud nenastavíte hodnotu LIKE a nenastavíte pole parametru související s příkazem, bude jeho hodnota převzata z jednoho z výchozích kanálů. Výchozí hodnoty závisí na typu kanálu:

#### **SYSTEM.DEF.SENDER**

Kanál odesílatele

#### **SYSTEM.DEF.SERVER**

Kanál serveru

#### **SYSTEM.DEF.RECEIVER**

Kanál příjemce

#### **SYSTEM.DEF.REQUESTER**

Kanál žadatele

#### **SYSTEM.DEF.SVRCONN**

Kanál připojení serveru

#### **SYSTEM.DEF.CLNTCONN**

Kanál připojení klienta

#### **SYSTEM.DEF.CLUSSDR**

Kanál CLUSSDR

#### **SYSTEM.DEF.CLUSRCVR**

Přijímací kanál klastru

#### **SYSTEM.DEF.AMQP**


Kanál AMQP

Tento parametr je ekvivalentní k definování následujícího objektu:

```
LIKE(SYSTEM.DEF.SENDER)
```

v případě kanálu SDR a podobně jako u jiných typů kanálů.

Tyto výchozí definice kanálu mohou být změněny instalací na požadované výchozí hodnoty.

 V systému z/OS správce front vyhledá na objektu s názvem, který jste zadali, nulovou velikost stránky, a dispozice QMGR nebo COPY. Dispozice objektu LIKE se nekopíruje do objektu a typu kanálu, který definujete.

#### **Poznámka:**

1. Objekty QSGDISP (GROUP) se neprohledávají.
2. Parametr LIKE se ignoruje, je-li zadán parametr QSGDISP (COPY) . Definovaný objekt skupiny se však používá jako objekt LIKE .

### **LOCLADDR ( *string* )**

LOCLADDR je adresa lokální komunikace pro kanál. Pro kanály jiné než AMQP kanály použijte tento parametr, pokud chcete, aby kanál používal konkrétní adresu IP, port nebo rozsah portů pro odchozí komunikaci. Produkt LOCLADDR může být užitečný ve scénářích zotavení, kdy je kanál restartován v jiném zásobníku TCP/IP. LOCLADDR je také užitečný k vynucení použití zásobníku IPv4 nebo IPv6

v systému duálního zásobníku. Můžete také pomocí produktu LOCLADDR přinutit kanál k použití zásobníku s dvěma režimy v systému s jedním zásobníkem.

**Poznámka:** Kanály AMQP nepodporují stejný formát LOCLADDR jako jiné kanály produktu IBM MQ. Informace o formátu, který podporuje AMQ, najdete v dalším parametru AMQP: LOCLADDR.

Pro kanály jiné než kanály AMQP je parametr LOCLADDR platný pouze pro kanály s typem transportu (TRPTYPE). TCP. Pokud TRPTYPE není TCP, data se ignorují a nevydá se žádná chybová zpráva.

Hodnotou je volitelná adresa IP, volitelný port nebo rozsah portů, které se budou používat pro odchozí komunikaci TCP/IP. Formát této informace je následující:

```
LOCLADDR([ip-addr][(low-port[,high-port])][, [ip-addr][(low-port[,high-port])]])
```

Maximální délka LOCLADDR, včetně více adres, je MQ\_LOCAL\_ADDRESS\_LENGTH.

Pokud vynecháte LOCLADDR, alokuje se automaticky lokální adresa.

Uvědomte si, že pro klienta C můžete nastavit LOCLADDR pomocí CCDT (tabulky definic kanálů klienta).

Všechny parametry jsou volitelné. Vynechání části adresy ip-addr umožní nakonfigurovat pevné číslo portu pro brány firewall IP. Vynechání čísla portu umožní výběr určitého síťového adaptéru, aniž byste museli identifikovat jedinečné číslo lokálního portu. Sada protokolu TCP/IP vygeneruje jedinečné číslo portu.

Parametry [, [ip-addr][(low-port[,high-port])]] zadejte vícekrát pro každou další lokální adresu. Více lokálních adres použijte v případě, že chcete zadat specifickou podmnožinu lokálních síťových adaptérů. Můžete také použít parametry [, [ip-addr][(low-port[,high-port])]] k označení určité lokální síťové adresy na jiných serverech, které jsou součástí konfigurace správce front s více instancemi.

#### **ip-addr**

ip-addr se uvádí v jednom z těchto tří formátů:

##### **tečková dekadická notace IPv4**

Například 192.0.2.1

##### **hexadecimální notace IPv6**

Například 2001:DB8:0:0:0:0:0:0

##### **alfanumerický název hostitele**

Například WWW.EXAMPLE.COM

#### **low-port and high-port**

low-port a high-port jsou čísla portů uzavřená do závorek.

Následující tabulka ukazuje možnosti použití parametru LOCLADDR:

LOCLADDR	Význam
9.20.4.98	Kanál se spojí s touto adresou lokálně.
9.20.4.98, 9.20.4.99	Kanál se spojí s některou z uvedených adres IP. Těmito adresami mohou být dva síťové adaptéry na jednom serveru, nebo různé síťové adaptéry na dvou různých serverech v konfiguraci s více instancemi.
9.20.4.98(1000)	Kanál se spojí s touto adresou a portem 1000 lokálně.
9.20.4.98(1000,2000)	Kanál se lokálně spojí s touto adresou a použije port v rozsahu 1000 - 2000.
(1000)	Kanál se lokálně spojí s portem 1000.
(1000,2000)	Kanál se lokálně spojí s portem z rozsahu 1000 - 2000.

Tento parametr je platný pouze pro kanály s typem kanálu ( CHLTYPE ). části SDR, SVR, RQSTR, CLNTCONN, CLCLSDR nebo CLUSRCVR.

V případě kanálů CLUSSDR se jedná o kombinaci polí s adresou IP a portem, k němuž se kanál odchozích připojení váže. Jedná se o zřetězení adresy IP, jak je definováno v parametru LOCLADDR , a rozsah portů z mezipaměti klastru. Pokud v mezipaměti není žádný rozsah portů, použije se rozsah portů definovaný v parametru LOCLADDR .

**z/OS** Tento rozsah portů se nevztahuje na systémy z/OS .

Přestože tento parametr je podobný ve tvaru CONNAME, nesmí být zaměňován s ním. Parametr LOCLADDR určuje charakteristiky lokální komunikace, zatímco parametr CONNAME určuje způsob, jak se dostat ke vzdálenému správci front.

Když je spuštěn kanál, hodnoty uvedené pro CONNAME a LOCLADDR určují IP zásobník, který se má použít pro komunikaci; viz [Tabulka 3](#) a [Lokální adresa \( LOCLADDR \)](#).

Není-li zásobník TCP/IP pro lokální adresu instalován nebo konfigurován, kanál se nespustí a vygeneruje se zpráva výjimky.

**z/OS** Například v systémech z/OS se jedná o zprávu "CSQ0015E: Příkaz byl zadán, ale nebyla obdržena žádná odpověď." Zpráva označuje, že požadavek connect () uvádí adresu rozhraní, která není známá ve výchozím zásobníku IP. Chcete-li směřovat požadavek connect () do alternativního zásobníku, zadejte parametr **LOCLADDR** v definici kanálu buď jako rozhraní v alternativním zásobníku, nebo název hostitele DNS. Stejná specifikace také pracuje pro moduly listener, které nemusí používat výchozí zásobník. Chcete-li najít hodnotu kódu pro **LOCLADDR**, spusťte příkaz **NETSTAT HOME** na zásobnících IP, které chcete použít jako alternativy.

*Tabulka 64. Jak se zjišťuje IP zásobník, který se má použít pro komunikaci*

Podporované protokoly	CONNAME	LOCLADDR	Akce kanálu
Pouze produkt IPv4	Adresa IPv4 <sup>1</sup>		Kanál se váže na zásobník IPv4
	Adresa IPv6 <sup>2</sup>		Činnost kanálu se nedaří rozpoznat CONNAME
	Název hostitele IPv4 a 6 <sup>3</sup>		Kanál se váže na zásobník IPv4
	IPv4 Adresa	IPv4 Adresa	Kanál se váže na zásobník IPv4
	IPv6 Adresa	IPv4 Adresa	Činnost kanálu se nedaří rozpoznat CONNAME
	Název hostitele IPv4 a 6	IPv4 Adresa	Kanál se váže na zásobník IPv4
	Libovolná adresa <sup>4</sup>	IPv6 Adresa	Činnost kanálu se nedaří rozpoznat LOCLADDR
	IPv4 Adresa	Název hostitele IPv4 a 6	Kanál se váže na zásobník IPv4
	IPv6 Adresa	Název hostitele IPv4 a 6	Činnost kanálu se nedaří rozpoznat CONNAME
	Název hostitele IPv4 a 6	Název hostitele IPv4 a 6	Kanál se váže na zásobník IPv4



Tabulka 64. Jak se zjišťuje IP zásobník, který se má použít pro komunikaci (pokračování)			
Podporované protokoly	CONNAME	LOCLADDR	Akce kanálu
IPv4 a IPv6	IPv4 Adresa		Kanál se váže na zásobník IPv4
	IPv6 Adresa		Kanál se váže na zásobník IPv6
	Název hostitele IPv4 a 6		Kanál se váže k sadě určené IPADDRV.
	IPv4 Adresa	IPv4 Adresa	Kanál se váže na zásobník IPv4
	IPv6 Adresa	IPv4 Adresa	Činnost kanálu se nedaří rozpoznat CONNAME
	Název hostitele IPv4 a 6	IPv4 Adresa	Kanál se váže na zásobník IPv4
	IPv4 Adresa	IPv6 Adresa	Kanál mapuje CONNAME na IPv6 <sup>5</sup>
	IPv6 Adresa	IPv6 Adresa	Zásobník IPv6 váže zásobník
	Název hostitele IPv4 a 6	IPv6 Adresa	Zásobník IPv6 váže zásobník
	IPv4 Adresa	Název hostitele IPv4 a 6	Kanál se váže na zásobník IPv4
	IPv6 Adresa	Název hostitele IPv4 a 6	Kanál se váže na zásobník IPv6
	Název hostitele IPv4 a 6	Název hostitele IPv4 a 6	Kanál se váže k sadě určené IPADDRV.
Pouze produkt IPv6	IPv4 Adresa		Kanál mapuje CONNAME na IPv6 <sup>5</sup>
	IPv6 Adresa		Kanál se váže na zásobník IPv6
	Název hostitele IPv4 a 6		Kanál se váže na zásobník IPv6
	Libovolná adresa	IPv4 Adresa	Činnost kanálu se nedaří rozpoznat LOCLADDR
	IPv4 Adresa	IPv6 Adresa	Kanál mapuje CONNAME na IPv6 <sup>5</sup>
	IPv6 Adresa	IPv6 Adresa	Kanál se váže na zásobník IPv6
	Název hostitele IPv4 a 6	IPv6 Adresa	Kanál se váže na zásobník IPv6
	IPv4 Adresa	Název hostitele IPv4 a 6	Kanál mapuje CONNAME na IPv6 <sup>5</sup>
	IPv6 Adresa	Název hostitele IPv4 a 6	Kanál se váže na zásobník IPv6
	Název hostitele IPv4 a 6	Název hostitele IPv4 a 6	Kanál se váže na zásobník IPv6

Tabulka 64. Jak se zjišťuje IP zásobník, který se má použít pro komunikaci (pokračování)			
Podporované protokoly	CONNAME	LOCLADDR	Akce kanálu
<p><b>Notes:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Adresa IPv4 . Název hostitele IPv4 , který se vyřeší pouze na síťové adrese IPv4 nebo na adresu IPv4 v tečkové notaci, například 1 . 2 . 3 . 4. Tato poznámka se vztahuje na všechny výskyty " IPv4 address ' v této tabulce.</li> <li>Adresa IPv6 . Název hostitele IPv6 , který se vyřeší pouze na síťovou adresu IPv6 nebo na specifickou hexadecimální notaci IPv6 adresu, například 4321 : 54bc. Tato poznámka se vztahuje na všechny výskyty " IPv6 address ' v této tabulce.</li> <li>IPv4 a 6 jméno hostitele. Název hostitele, který se interpretuje jako síťové adresy IPv4 a IPv6 . Tato poznámka se vztahuje na všechny výskyty " IPv4 a 6 název hostitele ' v této tabulce.</li> <li>Libovolná adresa. Adresa IPv4 , adresa IPv6 nebo IPv4 a 6 název hostitele. Tato poznámka se vztahuje na všechny výskyty "jakékoli adresy" v této tabulce.</li> <li>Mapuje IPv4 CONNAME na IPv4 mapovanou IPv6 adresu. IPv6 implementací zásobníku, které nepodporují IPv4 mapovaných IPv6 adresování, se nepodaří vyřešit CONNAME. Mapované adresy mohou vyžadovat překladatele protokolu, aby bylo možné je použít. Použití mapovaných adres se nedoporučuje.</li> </ol>			

#### AMQP: LOCLADDR ( *ip-addr* )

**Poznámka:** Informace o formátu LOCLADDR, které používají jiné kanály produktu IBM MQ , naleznete v předchozím parametru LOCLADDR.

Pro kanály AMQP je LOCLADDR lokální komunikační adresou pro kanál. Tento parametr použijte, chcete-li přinutit klienta, aby používal konkrétní adresu IP. LOCLADDR je také užitečný k vynucení použití adresy IPv4 nebo IPv6 v případě, že je k dispozici volba, nebo k použití konkrétního síťového adaptéru v systému s více síťovými adaptéry.

Maximální délka LOCLADDR je MQ\_LOCAL\_ADDRESS\_LENGTH.

Pokud vynecháte LOCLADDR, alokuje se automaticky lokální adresa.

#### **ip-addr**

*ip-addr* je jedna síťová adresa, uvedená v jedné ze tří forem:

##### **tečková dekadická notace IPv4**

Například 192 . 0 . 2 . 1

##### **hexadecimální notace IPv6**

Například 2001 : DB8 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0

##### **alfanumerický název hostitele**

Například WWW . EXAMPLE . COM

Je-li zadána adresa IP, je ověřován pouze formát adresy. Samotná adresa IP není ověřena.

#### LONGRTY ( *integer* )

Parametr LONGRTY určuje maximální počet dalších pokusů provedených kanálem SDR, SVR nebo CLUSSDR pro připojení ke vzdálenému správci front. Interval mezi pokusy je zadán pomocí LONGTMR. Parametr LONGRTY se uplatní, je-li počet zadaný parametrem SHORTRTY vyčerpán.

Je-li tento počet vyčerpán bez úspěchu, je do operátoru zaznamenána chyba a kanál se zastaví. Za těchto okolností musí být kanál restartován pomocí příkazu. Není spuštěn automaticky inicializátorem kanálu.

Hodnota LONGRTY musí být v rozsahu 0 až 9999999.

Tento parametr je platný pouze pro kanály s typem kanálu ( CHLTYPE ). části SDR, SVR, CLUSSDR nebo CLUSRCVR.

Kanál se pokusí znovu navázat spojení, pokud se na počátku nepřipojí, zda je spuštěn automaticky iniciátorem kanálu nebo explicitním příkazem. Také se pokusí o připojení znovu, pokud připojení selže po úspěšném připojení kanálu. Je-li příčina selhání taková, že je nepravděpodobné, že by úspěšnější pokusy byly úspěšné, nepokusí se o ně.

### **LONGTMR ( *integer* )**

Pro produkt LONGRTY je maximální počet sekund před opětovným pokusem o připojení ke vzdálenému správci front LONGTMR .

Čas je přibližný; nula znamená, že další pokus o připojení je učiněn co nejdříve.

Interval mezi pokusy o opětovné připojení může být rozšířen, pokud má kanál čekat, než se stane aktivním.

Hodnota LONGTMR musí být v rozsahu 0 až 9999999.

**Poznámka:** Z implementačních důvodů je maximální hodnota LONGTMR 999 999; hodnoty překračující toto maximum jsou považovány za 999 999. Podobně platí, že minimální interval mezi pokusem o opakované připojení je 2 sekundy. Hodnoty menší než toto minimum jsou považovány za 2 sekundy.

Tento parametr je platný pouze pro kanály s typem kanálu ( CHLTYPE ). části SDR, SVR, CLUSSDR nebo CLUSRCVR.

### **MAXINST ( *integer* )**

Maximální počet současně existujících instancí jednoho kanálu SVRCONN nebo kanálu AMQP , které lze spustit.

Hodnota musí být v rozsahu 0 až 999999999.

Hodnota nula zabrání všem klientskému přístupu k tomuto kanálu.

Nové instance kanálu SVRCONN nemohou být spuštěny, pokud se počet spuštěných instancí rovná nebo překračuje hodnotu tohoto parametru. Pokud je produkt MAXINST změněn na hodnotu menší než počet instancí kanálu SVRCONN , které jsou aktuálně spuštěny, počet spuštěných instancí není ovlivněn.

Pokusí-li se klient AMQP o připojení k kanálu AMQP a počet připojených klientů dosáhl hodnoty MAXINST, kanál zavře připojení s uzavřeným rámcem. Zavření rámce obsahuje následující zprávu: `amqp:resource-limit-exceeded`. Pokud se klient připojí k ID, které je již připojeno (tj. provede převzetí klienta) a klient je oprávněn převzít připojení, bude převzetí úspěšné bez ohledu na to, zda počet připojených klientů dosáhl hodnoty MAXINST.

Tento parametr je platný pouze pro kanály s typem kanálu ( CHLTYPE ). kanálu SVRCONN nebo AMQP.

### **MAXINSTC ( *integer* )**

Maximální počet simultánních jednotlivých kanálů SVRCONN , které lze spustit z jednoho klienta. V tomto kontextu jsou připojení, která pocházejí ze stejné vzdálené síťové adresy, považována za přicházející od stejného klienta.

Hodnota musí být v rozsahu 0 až 999999999.

Hodnota nula zabrání všem klientskému přístupu k tomuto kanálu.

Pokud snížíte hodnotu MAXINSTC na nižší než počet instancí kanálu SVRCONN , které jsou aktuálně spuštěny z jednoho klienta, nebudou spuštěné instance ovlivněny. Nové instance SVRCONN od tohoto klienta nelze spustit, dokud klient neprovozuje méně instancí než hodnota MAXINSTC.

Tento parametr je platný pouze pro kanály s typem kanálu ( CHLTYPE ). skupiny SVRCONN.

### **MAXMSGL ( *integer* )**

Uvádí maximální délku zprávy, která může být přenesena na kanálu. Tento parametr je porovnán s hodnotou partnera a skutečné maximum použité hodnoty je nižší z těchto dvou hodnot. Hodnota je neefektivní, pokud se provádí funkce MQCB a typ kanálu ( CHLTYPE ). je SVRCONN.

Nulová hodnota znamená maximální délku zprávy pro správce front; viz [ALTER QMGR MAXMSGL](#).

V systému AIX, HP-UX, IBM i, Linux, Solaris a Oknazadejte hodnotu v rozsahu nula až do maximální délky zprávy pro správce front.

**z/OS** V systému z/OSzadejte hodnotu v rozsahu 0-104857600 bajtů (100 MB).

Všimněte si, že přidáním digitálního podpisu a klíče do zprávy, [IBM MQ Advanced Message Security](#) zvýší délku zprávy.

### **MCANAME ( *string* )**

Název agenta oznamovacího kanálu.

Tento parametr je vyhrazený a je-li zadán, musí být nastaven na mezery (maximální délka 20 znaků).

### **MCATYPE**

Určuje, zda má být program typu message-channel-agent na kanálu odchozích zpráv spuštěn jako podproces nebo proces.

#### **PROCES**

Agent oznamovacího kanálu je spuštěn jako oddělený proces.

#### **Podproces**

Agent kanálu zpráv je spuštěn jako samostatný podproces.

V situacích, kdy je listener pro podprocesy nezbytný k obsluze mnoha příchozích požadavků, mohou být prostředky přetížené. V tomto případě použijte více procesů modulu listener a příchozí příchozí požadavky na specifických modulech listener, ačkoli je číslo portu určené v modulu listener.

Tento parametr je platný pouze pro kanály s typem kanálu ( CHLTYPE ). části SDR, SVR, RQSTR, CLCLSDRnebo CLUSRCVR. Je podporován pouze v produktu AIX, HP-UX, IBM i, Linux, Solaris a Okna.

**z/OS** V systému z/OSje tento parametr podporován pouze pro kanály s typem kanálu CLUSRCVR. Je-li zadán v definici CLUSRCVR , je produkt MCATYPE používán vzdáleným počítačem k určení příslušné definice CLUSSDR .

### **MCAUSER ( *string* )**

Identifikátor uživatele agenta oznamovacího kanálu

**Poznámka:** Alternativním způsobem zadání ID uživatele ke spuštění kanálu je použití záznamů ověření kanálu. Při použití záznamů ověření kanálu mohou různé připojení používat stejný kanál při použití různých pověření. Je-li pro kanál nastavena hodnota MCAUSER na kanálu a použijí se záznamy ověřování kanálu na stejný kanál, budou mít přednost záznamy ověřování kanálu. Hodnota MCAUSER v definici kanálu se používá pouze v případě, že záznam ověřování kanálu používá USERSRC (CHANNEL) . Další podrobnosti naleznete v tématu [Záznamy ověřování kanálu](#) .

Tento parametr interaguje s PUTAUT ; viz [PUTAUT](#) .

Pokud je parametr MCAUSER prázdný, je identifikátor uživatele používán agentem kanálu zpráv pro autorizaci pro přístup k prostředkům produktu IBM MQ . Je-li PUTAUT DEF, autorizace zahrnuje autorizaci k vložení zprávy do cílové fronty pro kanály RCVR nebo RQSTR .

Je-li tato hodnota prázdná, agent kanálu zpráv použije svůj vlastní výchozí identifikátor uživatele.

Výchozí kanál uživatele se odvozuje z ID uživatele, který spustil přijímací kanál. Možné hodnoty jsou:

**z/OS** **z/OS,**

ID uživatele přiřazeného ke spuštění úloze iniciátoru kanálu pomocí tabulky spuštěných procedur z/OS .

#### **TCP/IP, distribuované platformy**

ID uživatele z položky inetd . conf nebo uživatele, který spustil modul listener.

#### **SNA, distribuované platformy**

ID uživatele z položky serveru SNA. Není-li ID uživatele uvedeno v položce serveru SNA, uživatel z příchozího požadavku na připojení nebo uživatel, který spustil modul listener.

#### **NetBIOS nebo SPX**

ID uživatele, který spustil modul listener.


Maximální délka řetězce je 64 znaků na Windows a 12 znaků na ostatních platformách.  
V systému Windows můžete volitelně kvalifikovat identifikátor uživatele s názvem domény ve formátu user@domain.

Tento parametr není platný pro kanály s typem kanálu ( CHLTYPE ). části SDR, SVR, CLNTCONN, CLCLSDR.

### **MODENAME ( string )**

Název režimu LU 6.2 (maximální délka 8 znaků).

Tento parametr je platný pouze pro kanály s typem transportu ( TRPTYPE ). části LU62. Pokud TRPTYPE není LU62, data se ignorují a nevydává se žádná chybová zpráva.

Je-li tento parametr zadán, musí být nastaven na název režimu SNA, pokud CONNAME neobsahuje jméno strany. Je-li CONNAME název objektu na straně strany, musí být nastaven na mezery. Skutečný název je pak převzatý z objektu CPI-C Communications Side Object, nebo datové sady informací o připojení APPC ; viz [Konfigurační parametry pro připojení LU 6.2](#).

Tento parametr není platný pro kanály s typem kanálu ( CHLTYPE ). uživatele RCVR nebo SVRCONN.

### **MONCHL**

Ovládá shromažďování online monitorovacích dat pro kanály:

#### **QMGR**

Shromáždíte data monitorování v závislosti na nastavení parametru správce front MONCHL.

#### **OFF**

Shromažďování monitorovacích dat je pro tento kanál vypnuto.

#### **NÍZKÁ**

Pokud hodnota parametru správce front MONCHL není NONE, jsou zapnutá data monitorování online. Data, která jsme shromáždili při nízké sazbě pro tento kanál.

#### **STŘEDNÍ**

Pokud hodnota parametru správce front MONCHL není NONE, jsou zapnutá data monitorování online. Data us shromážděná ve střední rychlosti pro tento kanál.

#### **VYSOKÁ**

Pokud hodnota parametru správce front MONCHL není NONE, jsou zapnutá data monitorování online. Data, která jsme shromáždili při vysoké rychlosti pro tento kanál.

Změny tohoto parametru se projeví pouze na kanálech spuštěných po výskytu změny.

U kanálů klastru se hodnota tohoto parametru nereplikuje v úložišti, a proto není použita v automatické definici kanálů CLUSSDR . U automaticky definovaných kanálů CLUSSDR je hodnota tohoto parametru převzata z atributu správce front MONACLS. Tato hodnota může být poté potlačena v uživatelské proceduře automatické definice kanálu.

### **MRDATA ( string )**

Uživatelská data ukončení zprávy kanálu-opakování. Maximální délka je 32 znaků.

Tento parametr se předává do uživatelské procedury pro opakování zpráv kanálu, je-li volán.

Tento parametr je platný pouze pro kanály s typem kanálu ( CHLTYPE ). RCVR, RQSTR, nebo CLUSRCVR.

### **MREXIT ( string )**

Název uživatelské procedury pro opakování zpráv kanálu.

Formát a maximální délka názvu je stejné jako pro MSGEXIT, nicméně můžete zadat pouze jednu uživatelskou proceduru pro opakování zprávy.

Tento parametr je platný pouze pro kanály s typem kanálu ( CHLTYPE ). RCVR, RQSTR, nebo CLUSRCVR.

### **MRRTY ( integer )**

Kolikrát se kanál pokusí znovu, než se rozhodne, že nemůže zprávu doručit.

Tento parametr řídí činnost programu MCA pouze v případě, že je název uživatelské procedury pro opakování zpráv prázdný. Není-li název uživatelské procedury prázdný, je hodnota parametru MRRTY předána uživatelské proceduře pro použití. Počet pokusů o opětovné doručení zprávy je řízen uživatelskou procedurou a nikoli pomocí tohoto parametru.

Hodnota musí být v rozsahu 0 až 999999999. Nulová hodnota znamená, že se nezkusí žádné pokusy o opětovné doručení zprávy.

Tento parametr je platný pouze pro kanály s typem kanálu ( CHLTYPE ). RCVR, RQSTR, nebo CLUSRCVR.

### **MRTMR ( *integer* )**

Minimální časový interval, který musí uplynout před tím, než kanál může znovu zkusit operaci MQPUT. Časový interval je v milisekundách.

Tento parametr řídí činnost programu MCA pouze v případě, že je název uživatelské procedury pro opakování zpráv prázdný. Není-li název uživatelské procedury prázdný, je hodnota parametru MRTMR předána uživatelské proceduře pro použití. Počet pokusů o opětovné doručení zprávy je řízen uživatelskou procedurou a nikoli pomocí tohoto parametru.

Hodnota musí být v rozsahu 0 až 999999999. Hodnota nula znamená, že pokud je hodnota MRRTY větší než nula, kanál se co nejdříve znovu pokusí o doručení.

Tento parametr je platný pouze pro kanály s typem kanálu ( CHLTYPE ). RCVR, RQSTR, nebo CLUSRCVR.


### **MSGDATA ( *string* )**

Uživatelská data pro uživatelskou proceduru zprávy kanálu. Maximální délka je 32 znaků.

Tato data jsou předána uživatelské proceduře kanálu zprávy, když je volána.

V systému AIX, HP-UX, Linux, Solaris a Oknamůžete uvést data pro více než jeden uživatelský program zadáním více řetězců oddělených čárkami. Celková délka pole nesmí překročit 999 znaků.

V systému IBM imůžete zadat až 10 řetězců, každý o délce 32 znaků. První řetězec dat je předán první zadané uživatelské proceduře zprávy, druhý řetězec druhé uživatelské procedury atd.

 V systému z/OS můžete zadat až osm řetězců, každý o délce 32 znaků. První řetězec dat je předán první zadané uživatelské proceduře zprávy, druhý řetězec druhé uživatelské procedury atd.

Na ostatních platformách můžete pro každý kanál zadat pouze jeden řetězec dat uživatelské procedury pro zprávy.

**Poznámka:** Tento parametr je akceptován, ale je ignorován pro kanály SVRCONN a CLNTCONN .

### **MSGEXIT ( *string* )**

Název uživatelské procedury pro zprávy kanálu.

Je-li parametr MSGEXIT prázdný, je uživatelská procedura volána v následujících okamžicích:

- Okamžitě poté, co kanál SDR nebo SVR načte zprávu z přenosové fronty.
- Okamžitě před tím, než kanál RQSTR vloží zprávu do cílové fronty.
- Je-li kanál inicializován nebo ukončen.

Ukončení je předáno celé zprávě aplikace a záhlaví přenosové fronty pro úpravu.

MSGEXIT je akceptován a ignorován kanály CLNTCONN a SVRCONN . Kanály CLNTCONN nebo SVRCONN nevolají ukončení zpráv.

Formát a maximální délka názvu uživatelské procedury závisí na použité platformě. Viz téma [Tabulka 65 na stránce 863](#).

Pokud jsou všechny parametry MSGEXIT, MREXIT, SCYEXIT, SENDEXIT a RCVEXIT ponechány prázdné, uživatelská procedura kanálu se nevyvolá. Je-li některý z těchto parametrů neprázdný, je volán program uživatelské procedury kanálu. Pro tyto parametry můžete zadat textový řetězec. Maximální délka řetězce je 128 znaků.

Tabulka 65. Formát a délka uživatelské procedury pro zprávy			
Platforma	Formát jména konce	Maximální délka	Komentář
AIX, HP-UX, Linuxa Solaris	<code>libraryname(functionname)</code>	128	Můžete uvést jméno více než jednoho ukončovacího programu. Zadejte více řetězců oddělených čárkami. Celkový počet zadaných znaků však nesmí překročit 999.
Windows	<code>dllname(functionname)</code>	128	1. Můžete uvést jméno více než jednoho ukončovacího programu. Zadejte více řetězců oddělených čárkami. Celkový počet zadaných znaků však nesmí překročit 999. 2. <code>dllname</code> je zadán bez přípony ( .DLL ).
IBM i	<code>programe libname</code>	20	1. Můžete uvést názvy až 10 programů výstupních bodů tak, že uvedete více řetězců oddělených čárkami. 2. <code>program name</code> zabírá prvních 10 znaků a <code>libname</code> druhých 10 znaků. Je-li to nutné, obě pole jsou směrem doprava vyplněna mezerami.
z/OS z/OS z/OS	<code>loadModuleName</code>	8	1. Názvy až osmi ukončovacích programů můžete zadat zadáním více řetězců oddělených čárkami. 2. Pro názvy ukončení pro kanály CLNTCONN jsou povoleny 128 znaků s maximální celkovou délkou, která obsahuje čárky 999.

### NETPRTY ( *integer* )

Priorita pro připojení do sítě. Pokud je k dispozici více cest, tak distribuované vytváření front vybírá cestu s nejvyšší prioritou. Hodnota musí být v rozsahu 0 až 9; 0 je nejnižší priorita.

Tento parametr je platný pouze pro kanály CLUSRCVR .

### NPMSPEED

Třída služeb pro přechodné zprávy na tomto kanálu:

#### FAST

Rychlé doručení pro přechodné zprávy; zprávy mohou být ztraceny, pokud dojde ke ztrátě kanálu. Zprávy se načítají pomocí produktu MQGMO\_SYNCPOINT\_IF\_PERSISTENT a nejsou zahrnuty do pracovní jednotky práce.

#### NORMÁLNÍ

Normální doručení pro přechodné zprávy.

Pokud se hodnota NPMSPEED liší mezi odesilatelem a příjemcem, nebo ji jeden z nich nepodporuje, použije se NORMAL .

Tento parametr je platný pouze pro kanály s CHLTYPE z SDR, SVR, RCVR, RQSTR, CLCLSDR nebo CLUSRCVR.

### PASSWORD ( *string* )

Heslo použité agentem oznamovacího kanálu při pokusu o zahájení zabezpečené relace LU 6.2 se vzdáleným agentem kanálu zpráv. Maximální délka je 12 znaků.

Tento parametr je platný pouze pro kanály s typem kanálu ( CHLTYPE ). části SDR, SVR, RQSTR, CLNTCONN nebo CLCLSDR. V systému z/OS je podporována pouze pro kanály s typem kanálu ( CHLTYPE ). z CLNTCONN.

Ačkoli maximální délka parametru je 12 znaků, použije se pouze prvních 10 znaků.

#### **V 8.0.0.4** **PORT ( integer )**

Číslo portu použité pro připojení kanálu AMQP. Výchozí port pro připojení AMQP 1.0 je 5672. Pokud již port 5672 používáte, zadejte jiný port.

#### **PROPCTL**

Atribut řízení vlastností; viz [Volby kanálu produktu PROPCTL](#).

PROPCTL určuje, co se stane s vlastnostmi zpráv při odeslání zprávy do jiného správce front; viz

Tento parametr lze použít pro kanály SDR, SVR, CLUSSDR a CLUSRCVR .

Tento parametr je volitelný.

Povolené hodnoty jsou:

#### **COMPAT**

COMPAT umožňuje aplikacím, které očekávají JMS-související vlastnosti, být v záhlaví MQRFH2 v datech zprávy pokračovat v práci beze změn.

Vlastnosti zprávy	Výsledek
Zpráva obsahuje vlastnost s předponou mcd . , jms . , usr . nebo mqext . .	Je-li hodnota Support MQPD_SUPPORT_OPTIONAL, jsou všechny volitelné vlastnosti zprávy umístěny v jednom nebo více záhlaví MQRFH2 . Toto pravidlo se nevztahuje na vlastnosti v deskriptoru nebo rozšíření zprávy, které zůstávají na stejném místě. Volitelné vlastnosti zprávy se přesunou do dat zprávy před zprávou, která byla odeslána vzdálenému správci front.
Zpráva neobsahuje vlastnost s předponou mcd . , jms . , usr . nebo mqext . .	Všechny vlastnosti zprávy, kromě vlastností v deskriptoru nebo rozšíření zprávy, jsou před odesláním zprávy vzdálenému správci front odebrány ze zprávy.
Zpráva obsahuje vlastnost, ve které není pole Support deskriptoru vlastností nastaveno na hodnotu MQPD_SUPPORT_OPTIONAL .	Zpráva je odmítnuta s příčinou MQRC_UNSUPPORTED_PROPERTY a je zpracována v souladu s jejími volbami sestavy.
Zpráva obsahuje jednu nebo více vlastností, kde je pole Support deskriptoru vlastností nastaveno na hodnotu MQPD_SUPPORT_OPTIONAL. Ostatní pole deskriptoru vlastností jsou nastavena na jiné než výchozí hodnoty.	Vlastnosti s jinými než výchozími hodnotami budou ze zprávy odebrány před odesláním zprávy vzdálenému správci front.
Složka MQRFH2 , která bude obsahovat vlastnost zprávy, musí být přiřazena k atributu content=' properties '	Vlastnosti jsou odebrány, aby se zabránilo záhlaví MQRFH2 s nepodporovanou syntaxí proudící do Verze 6 nebo předchozího správce front.

#### **NONE**

Všechny vlastnosti zprávy, kromě vlastností v deskriptoru nebo rozšíření zprávy, jsou odebrány ze zprávy. Vlastnosti jsou odebrány před odesláním zprávy vzdálenému správci front.

Pokud zpráva obsahuje vlastnost, ve které není pole Support deskriptoru vlastností nastaveno na hodnotu MQPD\_SUPPORT\_OPTIONAL , bude zpráva odmítnuta s důvodem MQRC\_UNSUPPORTED\_PROPERTY. Chyba se ohlásila v souladu s volbami sestavy nastaveným v záhlaví zprávy.



## all

Všechny vlastnosti zprávy jsou zahrnuty ve zprávě, když jsou odeslány vzdálenému správci front. Vlastnosti, kromě vlastností v deskriptoru (či rozšíření) zprávy, jsou umístěny v jednom nebo více záhlavích MQRFH2 v datech zprávy.

## PUTAUT

PUTAUT uvádí, které identifikátory uživatelů se používají k zavedení oprávnění pro kanál. Určuje identifikátor uživatele pro vkládání zpráv do cílové fronty s použitím kanálu zpráv nebo ke spuštění volání MQI s použitím kanálu MQI.

## DEF

Je použito výchozí ID uživatele.

**z/OS** V systému z/OS může DEF zahrnovat použití jak ID uživatele přijatého ze sítě, tak odvozeného od MCAUSER.

## CTX

Použije se ID uživatele z pole *UserIdentifier* deskriptoru zpráv.

**z/OS** V produktu z/OS může CTX zahrnovat také použití ID uživatele přijatého ze sítě nebo derivované z MCAUSER, nebo obojí.

## **z/OS ONLYMCA**

Použije se ID uživatele odvozené z MCAUSER. Jakékoli ID uživatele přijaté ze sítě se nepoužije. Tato hodnota je podporována pouze v systému z/OS.

## **z/OS ALTMCA**

Použije se ID uživatele z pole *UserIdentifier* deskriptoru zpráv. Jakékoli ID uživatele přijaté ze sítě se nepoužije. Tato hodnota je podporována pouze v systému z/OS.

**z/OS** Na serveru z/OS závisí ID uživatelů, které jsou zkontrolovány, a kolik ID uživatelů se kontroluje, závisí na nastavení profilu MQADMIN RACF třídy h1q .RESLEVEL . V závislosti na úrovni přístupu má ID uživatele iniciátoru kanálu hodnotu h1q .RESLEVEL, nula, jedno nebo dvě ID uživatele jsou zkontrolována. **z/OS** Chcete-li zjistit, kolik ID uživatelů je kontrolováno, přečtěte si téma RESLEVEL a připojení inicializátoru kanálu. Další informace o tom, která ID uživatelů se kontrolují, najdete v tématu [ID uživatelů použitá iniciátorem kanálu](#).

Na distribuovaných platformách je tento parametr platný pouze pro kanály s typem kanálu (CHLTYPE) RCVR, RQSTR nebo CLUSRCVR.

**z/OS** V systému z/OS je tento parametr platný pouze pro kanály s typem kanálu (CHLTYPE) RCVR, RQSTR, CLUSRCVR nebo SVRCONN. CTX a ALTMCA nejsou platné pro kanály SVRCONN.

## QMNAME ( *string* )

Název správce front.

Pro kanály CLNTCONN je produkt QMNAME názvem správce front, do kterého může aplikace IBM MQ MQI client vyžádat připojení. Hodnota QMNAME nemusí být nutně stejná jako název správce front, v němž je kanál definován; viz [Skupiny správců front v tabulce CCDT](#).

U kanálů jiných typů není parametr QMNAME platný.

## **z/OS QSGDISP**

Tento parametr se vztahuje pouze k produktu z/OS .

Určuje dispozice objektu, na který příkaz aplikujete (to znamená, kde je definován a jak se chová).

QSGDISP	DEFINE
COPY	Objekt je definován v sadě stránek správce front, který provádí příkaz s použitím objektu QSGDISP (GROUP) se stejným názvem jako objekt LIKE .

QSGDISP	DEFINE
Skupina	<p>Definice objektu je uložena ve sdíleném úložišti, ale pouze v případě, že je správce front ve skupině sdílení front. Je-li definice úspěšná, vygeneruje se následující příkaz. Příkaz je odeslán všem aktivním správcům front ve skupině sdílení front, aby mohl vytvořit nebo aktualizovat lokální kopie na sadě stránek nula:</p> <pre>DEFINE CHANNEL(channel-name) CHLTYPE(type) REPLACE QSGDISP(COPY)</pre> <p>Příkaz <b>DEFINE</b> pro objekt skupiny se projeví bez ohledu na to, zda se generovaný příkaz s QSGDISP(COPY) nezdaří.</p>
PRIVATE	Nepovoleno.
QMGR	Objekt je definován na sadě stránek správce front, který provádí daný příkaz.


### RCVDATA ( *string* )

Uživatelská data ukončení příjmu kanálu (maximální délka 32 znaků).

Tento parametr je předán uživatelské proceduře pro přijetí zprávy kanálu, je-li volán.

V systému AIX, HP-UX, Linux, Solaris a Oknamůžete uvést data pro více než jeden uživatelský program zadáním více řetězců oddělených čárkami. Celková délka pole nesmí překročit 999 znaků.

V systému IBM můžete zadat až 10 řetězců, každý o délce 32 znaků. První řetězec dat je předán první zadané uživatelské proceduře pro přijetí zprávy, druhý řetězec druhé uživatelské procedury atd.

 V systému z/OS můžete zadat až osm řetězců, každý o délce 32 znaků. První řetězec dat je předán první zadané uživatelské proceduře pro přijetí zprávy, druhý řetězec druhé uživatelské procedury atd.

V ostatních platformách můžete pro každý kanál zadat pouze jeden řetězec dat uživatelské procedury pro přijetí zprávy.

### RCVEXIT ( *string* )

Název uživatelské procedury příjmu kanálu.

Je-li tento název neprázdný, je uživatelská procedura volána v následujících časech:


- Okamžitě před tím, než se zpracovaná síťová data zpracují.

Výstupem je přidělena úplná vyrovnávací paměť pro přenos jako přijatá. Obsah vyrovnávací paměti lze upravit podle potřeby.

- Při inicializaci a ukončení kanálu.

V systému AIX, HP-UX, Linux, Solaris a Oknamůžete zadat název více než jednoho ukončovacího programu zadáním více řetězců oddělených čárkami. Celkový počet zadaných znaků však nesmí překročit 999.

V systému IBM můžete zadat názvy až 10 ukončovacích programů zadáním více řetězců oddělených čárkami.

 V systému z/OS můžete zadat názvy až osmi ukončovacích programů zadáním více řetězců oddělených čárkami.

Na ostatních platformách můžete pro každý kanál zadat pouze jeden název uživatelské procedury pro přijetí zprávy.

Formát a maximální délka názvu je stejná jako pro MSGEXIT.

### REPLACE and NOREPLACE

Nahradte existující definici touto definicí, nebo ji nahradte. Tento parametr je volitelný.



V systému z/OS musí mít stejnou dispozici. Žádný objekt s jinou dispozicí se nezmění.

### **REPLACE**

Tato definice nahradí jakoukoli existující definici se stejným názvem. Pokud definice neexistuje, je vytvořena. REPLACE nezmění stav kanálu.

### **NOREPLACE**

Tato definice nenahradí žádnou existující definici se stejným názvem.

### **SCYDATA ( *string* )**

Uživatelská data ukončení zabezpečení kanálu (maximální délka 32 znaků).

Tento parametr je předán uživatelské proceduře pro zabezpečení kanálu, je-li volán.

### **SCYEXIT ( *string* )**

Název uživatelské procedury zabezpečení kanálu.

Je-li tento název neprázdný, je uživatelská procedura volána v následujících časech:

- Okamžitě po zavedení kanálu.

Před přeneseným libovolným vzkazem je možné ukončit proceduru zabezpečení, aby bylo možné ověřit autorizaci připojení.

- Po přijetí odpovědi na tok zpráv zabezpečení.

Všechny toky zpráv zabezpečení přijaté ze vzdáleného procesoru na vzdáleném správcí front jsou předány k ukončení.

- Při inicializaci a ukončení kanálu.

Formát a maximální délka názvu je stejné jako pro MSGEXIT , ale je povolen pouze jeden název.

### **SENDDATA ( *string* )**

Uživatelská data ukončení odeslání kanálu. Maximální délka je 32 znaků.

Tento parametr je předán uživatelské proceduře pro odeslání zprávy kanálu, je-li volán.

V systému AIX, HP-UX, Linux, Solaris a Oknamůžete uvést data pro více než jeden uživatelský program zadáním více řetězců oddělených čárkami. Celková délka pole nesmí překročit 999 znaků.

V systému IBM imůžete zadat až 10 řetězců, každý o délce 32 znaků. První řetězec dat je předán první zadané uživatelské proceduře pro odeslání zprávy, druhý řetězec druhé uživatelské proceduře atd.



V systému z/OS můžete zadat až osm řetězců, každý o délce 32 znaků. První řetězec dat je předán první zadané uživatelské proceduře pro odeslání zprávy, druhý řetězec druhé uživatelské proceduře atd.

V ostatních platformách můžete zadat pouze jeden řetězec dat uživatelské procedury pro odeslání zprávy pro každý kanál.

### **SENDEXIT ( *string* )**

Název uživatelské procedury odeslání kanálu.

Je-li tento název neprázdný, je uživatelská procedura volána v následujících časech:

- Okamžitě před odesláním dat v síti.

Výstupem je dána úplná přenosová vyrovnávací paměť před přenosem. Obsah vyrovnávací paměti lze upravit podle potřeby.

- Při inicializaci a ukončení kanálu.

V systému AIX, HP-UX, Linux, Solaris a Oknamůžete zadat název více než jednoho ukončovacího programu zadáním více řetězců oddělených čárkami. Celkový počet zadaných znaků však nesmí překročit 999.

V systému IBM imůžete zadat názvy až 10 ukončovacích programů zadáním více řetězců oddělených čárkami.



V systému z/OS můžete zadat názvy až osmi ukončovacích programů zadáním více řetězců oddělených čárkami.

Na ostatních platformách můžete pro každý kanál zadat pouze jeden název uživatelské procedury odeslání.

Formát a maximální délka názvu je stejná jako pro MSGEXIT.

### **SEQWRAP ( *integer* )**

Když je tato hodnota dosažena, zalomení se zalomí, aby se znovu spustil na 1.

Tato hodnota je neobchodovatelná a musí se shodovat jak v lokální, tak i v definici vzdáleného kanálu.

Hodnota musí být v rozsahu od 100 do 999999999.

Tento parametr je platný pouze pro kanály s typem kanálu ( CHLTYPE ). části SDR, SVR, RCVR, RQSTR, CLCLSDR nebo CLUSRCVR.

### **SHARECNV ( *integer* )**

Uvádí maximální počet konverzací, které mohou sdílet každou instanci kanálu TCP/IP. Hodnota SHARECNV :

**1**

Neuvádí žádné sdílení konverzací v rámci instance kanálu TCP/IP. Srdeční tep klienta je dostupné bez ohledu na to, zda je ve volání MQGET . Dopředné čtení napřed a klientská asynchronní spotřeba jsou k dispozici také a kanály uvedení kanálu do klidového stavu jsou kontrolovatelné.

**0**

Neuvádí žádné sdílení konverzací v rámci instance kanálu TCP/IP.

Hodnota musí být v rozsahu nula až 999999999.

Tento parametr je platný pouze pro kanály s typem kanálu ( CHLTYPE ). z CLNTCONN nebo SVRCONN. Pokud se hodnota CLNTCONN SHARECNV neshoduje s hodnotou SVRCONN SHARECNV , použije se dolní část těchto dvou hodnot. Tento parametr je ignorován pro kanály s typem transportu ( TRPTYPE ) jiné než TCP.

Všechny konverzace na soketu jsou přijímány stejným vláknem.

Vysoké limity SHARECNV mají výhodu snížení využití podprocesů správce front. Je-li mnoho konverzací se sdílením soketu zaneprázdněny, je zde možnost zpoždění. Konverzace mezi sebou soupeří o použití přijímajícího podprocesu. V této situaci je lepší nižší hodnota SHARECNV .

Počet sdílených konverzací nepřispívá k celkovým součtům MAXINST nebo MAXINSTC .

**Poznámka:** Měli byste restartovat klienta, aby se tato změna projevila.

### **SHORTRTY ( *integer* )**

SHORTRTY určuje maximální počet pokusů o připojení ke vzdálenému správci front, které jsou prováděny pomocí kanálu SDR, SVR nebo CLUSSDR , v intervalech určených parametrem SHORTTMR. Jakmile je počet pokusů vyčerpán, kanál se pokusí znovu připojit pomocí plánu definovaného produktem LONGRTY.

Hodnota musí být v rozsahu 0 až 999999999.

Tento parametr je platný pouze pro kanály s typem kanálu ( CHLTYPE ). části SDR, SVR, CLUSSDR nebo CLUSRCVR.

Kanál se pokusí znovu navázat spojení, pokud se na počátku nepřipojí, zda je spuštěn automaticky inicializátorem kanálu nebo explicitním příkazem. Také se pokusí o připojení znovu, pokud připojení selže po úspěšném připojení kanálu. Je-li příčina selhání taková, že je nepravděpodobné, že by úspěšnější pokusy byly úspěšné, nepokusí se o ně.

### **SHORTTMR ( *integer* )**

Pro produkt SHORTRTY je maximální počet sekund před opětovným pokusem o připojení ke vzdálenému správci front SHORTTMR .

Čas je přibližný. Od IBM MQ 8.0 znamená nula znamená, že další pokus o připojení se provede co nejdříve.

Interval mezi pokusy o opětovné připojení může být rozšířen, pokud má kanál čekat, než se stane aktivním.

Hodnota musí být v rozsahu 0 až 999999999.

**Poznámka:** Z implementačních důvodů je maximální hodnota SHORTTMR 999 999; hodnoty překračující toto maximum jsou považovány za 999 999. Z IBM MQ 8.0, pokud je SHORTTMR nastaven na 1, pak minimální interval mezi pokusy o připojení je 2 sekundy.

Tento parametr je platný pouze pro kanály s typem kanálu ( CHLTYPE ). části SDR, SVR, CLUSSDR nebo CLUSRCVR.

## SSLCAUTH

SSLCAUTH definuje, zda produkt IBM MQ vyžaduje certifikát od klienta SSL. Klient SSL je počáteční konec kanálu. SSLCAUTH se použije na server SSL, aby bylo možné určit chování klienta. Server SSL je konec kanálu, který přijímá tok inicializace.

Tento parametr je platný pouze pro kanály s typem kanálu ( CHLTYPE ). uživatele RCVR, SVRCONN, CLUSRCVR, SVR nebo RQSTR.

Tento parametr se používá pouze pro kanály s uvedeným parametrem SSLCIPH . Je-li SSLCIPH prázdný, data se ignorují a nevydá se žádná chybová zpráva.

### POVINNÉ

Produkt IBM MQ vyžaduje a ověřuje certifikát od klienta SSL.

### Volitelný

Partnerský systém SSL typu peer může přesto odeslat certifikát. Pokud ano, je obsah tohoto certifikátu ověřován jako normální.





## SSLCIPH (*string*)













SSLCIPH uvádí CipherSpec , která se používá na kanálu. Maximální délka je 32 znaků. Tento parametr je platný pro všechny typy kanálů, které používají typ transportu TRPTYPE (TCP) . Je-li parametr SSLCIPH prázdný, není proveden žádný pokus o použití zabezpečení SSL na kanálu.

Hodnota pro tento parametr se také používá k nastavení hodnoty SECPROT, což je výstupní pole v příkazu `DISPLAY CHSTATUS` .

Uveďte název specifikace CipherSpec, kterou používáte. CipherSpecs , které lze použít s podporou zabezpečení SSL produktu IBM MQ , jsou uvedeny v následující tabulce. Pokud se používá specifický název CipherSpec , hodnoty **SSLCIPH** na obou koncích kanálu musí určovat stejné názvy CipherSpec.

**Poznámka:**   V  IBM MQ for z/OS;  IBM i; můžete také uvést dvoučíselný hexadecimální kód CipherSpec, bez ohledu na to, zda se v tabulce zobrazí nebo ne. V IBM i je instalace AC3 předpokladem pro použití SSL.

Podpora platformy "1" na stránce 871	Název specifikace šifrování	Použitý protokol	Integrita dat	Šifrovací algoritmus	Šifrování bitů	FIPS "2" na stránce 871	Suite B
   	TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA	TLS 1.0	SHA-1	AES	128	Ano	Ne

Podpora platformy "1" na stránce 871	Název specifikace šifrování	Použitý protokol	Integrita dat	Šifrovací algoritmus	Šifrování bitů	FIPS "2" na stránce 871	Suite B
 z/OS  UNIX  Linux  Windows	TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA <sup>"3"</sup> na stránce 871	TLS 1.0	SHA-1	AES	256	Ano	Ne
Vše	ECDHE_ECDSA_AES_128_CBC_SHA256	TLS 1.2	SHA-256	AES	128	Ano	Ne
Vše	ECDHE_ECDSA_AES_256_CBC_SHA384 <sup>"3"</sup> na stránce 871	TLS 1.2	SHA-384	AES	256	Ano	Ne
 distributed	ECDHE_ECDSA_AES_128_GCM_SHA256 <sup>"4"</sup> na stránce 871	TLS 1.2	AEAD AES-128 GCM	AES	128	Ano	128bitové
 distributed	ECDHE_ECDSA_AES_256_GCM_SHA384 <sup>"3"</sup> na stránce 871 <sup>"4"</sup> na stránce 871	TLS 1.2	AEAD AES-128 GCM	AES	256	Ano	192bitové
Vše	ECDHE_RSA_AES_128_CBC_SHA256	TLS 1.2	SHA-256	AES	128	Ano	Ne
Vše	ECDHE_RSA_AES_256_CBC_SHA384 <sup>"3"</sup> na stránce 871	TLS 1.2	SHA-384	AES	256	Ano	Ne
Vše	ECDHE_RSA_AES_128_GCM_SHA256 <sup>"4"</sup> na stránce 871	TLS 1.2	AEAD AES-128 GCM	AES	128	Ano	Ne
Vše	ECDHE_RSA_AES_256_GCM_SHA384 <sup>"3"</sup> na stránce 871 <sup>"4"</sup> na stránce 871	TLS 1.2	AEAD AES-128 GCM	AES	SHA384	Ano	Ne
 IBM <sup>"5"</sup> na stránce 871	ECDHE_ECDSA_RC4_128_SHA256	TLS 1.2	AEAD AES-128 GCM	AES	SHA256	Ano	Ne
 IBM	ECDHE_ECDSA_3DES_EDE_CBC_SHA256	TLS 1.2	AEAD AES-128 GCM	3DES	SHA256	Ano	Ne
 IBM	ECDHE_RSA_3DES_EDE_CBC_SHA256	TLS 1.2	AEAD AES-128 GCM	3DES	SHA256	Ano	Ne
 IBM	ECDHE_RSA_RC4_128_SHA256	TLS 1.2	AEAD AES-128 GCM	RSA	SHA256	Ano	Ne
 IBM	ECDHE_RSA_NULL_SHA256	TLS 1.2	AEAD AES-128 GCM	RSA	SHA256	Ano	Ne
 IBM	ECDHE_ECDSA_NULL_SHA256	TLS 1.2	AEAD AES-128 GCM	ECDSA	SHA256	Ano	Ne

Podpora platformy "1" na stránce 871	Název specifikace šifrování	Použitý protokol	Integrita dat	Šifrovací algoritmus	Šifrování bitů	FIPS "2" na stránce 871	Suite B
IBM i	ECDHE_ECDSA_AES_256_GCM_SHA384 "3" na stránce 871 "4" na stránce 871	TLS 1.2	AEAD AES-128 GCM	AES	SHA384	Ano	Ne
z/OS UNIX Linux Windows	TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256	TLS 1.2	SHA-256	AES	128	Ano	Ne
z/OS UNIX Linux Windows	TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256 "3" na stránce 871	TLS 1.2	SHA-256	AES	256	Ano	Ne
distributed	TLS_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 "4" na stránce 871	TLS 1.2	AEAD AES-128 GCM	AES	128	Ano	Ne
distributed	TLS_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 "3" na stránce 871 "4" na stránce 871	TLS 1.2	AEAD AES-128 GCM	AES	256	Ano	Ne

#### Notes:

1. Pokud není uvedena žádná specifická platforma, je specifikace šifrování dostupná na všech platformách.
2. Uvádí, zda má specifikace šifrování certifikaci FIPS na platformě s certifikací FIPS. Vysvětlení FIPS viz [Federal Information Processing Standards \(FIPS\)](#).
3. Tuto specifikaci šifrování nelze použít k zabezpečení připojení z produktu MQ Explorer na správce front, pokud nebudou v prostředí JRE průzkumníkem Explorer použity příslušné soubory neomezených zásad.
4. Dle doporučení NIST mají specifikace šifrování GCM omezení, což znamená, že po odeslání  $2^{32}$  TLS záznamů pomocí jednoho klíče relace se připojení ukončí se zprávou AMQ9288.

Chcete-li zabránit výskytu této chyby, vyhněte se použití šifer GCM, povolte reset tajného klíče, nebo spusťte správce front IBM MQ s proměnnou prostředí `GSK_ENFORCE_GCM_RESTRICTION=GSK_FALSE`.

**Důležité:** Omezení GCM je aktivní, bez ohledu na použitý režim FIPS.

5. Specifikace šifrování CipherSpecs, která je uvedena jako podpora v systému IBM i, platí pro verze 7.2 a 7.3 systému IBM i.

Požadujete-li osobní certifikát, určíte velikost klíče pro dvojici veřejný a soukromý klíč. Velikost klíče použitá během navázání komunikace SSL může záviset na velikosti uložené v certifikátu a na specifikaci CipherSpec:

- On **z/OS** z/OS, Windows, UNIX and Linux systems, when a CipherSpec name includes `_EXPORT`, the maximum handshake key size is 512 bits. Pokud některý z certifikátů, vyměněných během navázání komunikace SSL, bude mít velikost klíče větší než 512 bitů, vygeneruje se dočasný 512 bitový klíč určený pro navázání komunikace.
- V systémech Windows, UNIX and Linux, pokud název CipherSpec obsahuje `_EXPORT1024`, velikost klíče pro navázání komunikace je 1024 bitů.
- Jinak velikost klíče pro navázání komunikace je velikost uložená v certifikátu.

## SSLPEER (řetězec)

Určuje filtr certifikátů používaný partnerským správcem front nebo klientem na druhém konci kanálu. Filtr se použije k porovnání s rozlišujícím názvem certifikátu. "Rozlišovací jméno" je identifikátor certifikátu SSL. Pokud se rozlišovací jméno v certifikátu přijatého od rovnocenného partnera neshoduje s filtrem SSLPEER, kanál se nespustí.

**Poznámka:** Alternativním způsobem, jak omezit připojení na kanály porovnáním s rozlišujícím názvem subjektu SSL nebo TLS, je použít záznamy ověření kanálu. Se záznamy ověření kanálu lze na stejný kanál použít různé vzory rozlišujících názvů předmětů SSL nebo TLS. Jak SSLPEER, tak záznam ověření kanálu lze použít na stejný kanál. Je-li tomu tak, musí se příchozí certifikát shodovat s oběma vzory, aby se mohl připojit. Další informace naleznete v tématu Záznamy ověřování kanálu.

SSLPEER je volitelné. Není-li zadán, rozlišující název rovnocenného partnera se při spuštění kanálu nekontroluje. Rozlišující název z certifikátu je stále zapsán do definice SSLPEER v paměti uchovávané v paměti a předán do uživatelské procedury zabezpečení. Je-li SSLCIPH prázdný, data se ignorují a nevydává se žádná chybová zpráva.

Tento parametr je platný pro všechny typy kanálů.

Hodnota SSLPEER je uvedena ve standardním formuláři, který se používá pro uvedení rozlišovacího jména. Příklad:

```
SSLPEER('SERIALNUMBER=4C:D0:49:D5:02:5F:38,CN="H1_C_FR1",O=IBM,C=GB')
```

Namísto čárky můžete jako oddělovač použít středník jako oddělovač.

Možné podporované typy atributů jsou:

<i>Tabulka 66. Typy atributů podporované SSLPEER.</i>	
Dva sloupcové tabulky popisující atributy podporované parametrem SSLPEER	
<b>Atribut</b>	<b>Popis</b>
SERIALNUMBER	Sériové číslo certifikátu
MAIL	E-mailová adresa
E	E-mailová adresa (zamítnuto ve prospěch volby MAIL)
UID nebo USERID	Identifikátor uživatele
CN	Obecný název
O	Titulek
OU	Název organizační jednotky
DC	Komponenta domény
O	Název organizace
Ulice	Ulice/první řádek adresy
L	Název umístění
ST (nebo SP či S)	Název státu nebo správního celku
PC	Poštovní směrovací číslo/PSČ
P	Země
UNSTRUCTUREDNAME	Název hostitele



Tabulka 66. Typy atributů podporované SSLPEER.

Dva sloupcové tabulky popisující atributy podporované parametrem SSLPEER

(pokračování)

Atribut	Popis
UNSTRUCTUREDADDRESS	Adresa IP
DNQ	Kvalifikátor rozlišujícího názvu

IBM MQ přijímá pouze velká písmena pro typy atributů.

Je-li některý z nepodporovaných typů atributu zadán v řetězci SSLPEER, je výstup buď při definování atributu, nebo za běhu. Pokud je chyba ve výstupu, závisí na platformě, na které pracujete. Chyba znamená, že řetězec SSLPEER se neshoduje s rozlišujícím názvem přenášeného certifikátu.

Pokud rozlišující název přenášeného certifikátu obsahuje více atributů organizační jednotky (OU) a SSLPEER uvádí, že tyto atributy mají být porovnávány, musí být definovány v sestupném hierarchickém pořadí. Je-li například rozlišující název přenášeného certifikátu obsahuje jednotky OU OU=Large Unit, OU=Medium Unit, OU=Small Unit, zadání následujících hodnot SSLPEER :

```
('OU=Large Unit,OU=Medium Unit')
('OU=*,OU=Medium Unit,OU=Small Unit')
('OU=*,OU=Medium Unit')
```

avšak zadání následujících hodnot příkazu SSLPEER selže:

```
('OU=Medium Unit,OU=Small Unit')
('OU=Large Unit,OU=Small Unit')
('OU=Medium Unit')
('OU=Small Unit, Medium Unit, Large Unit')
```


Jak je uvedeno v těchto příkladech, atributy na dolní části hierarchie lze vynechat. Například ('OU=Large Unit,OU=Medium Unit') je ekvivalentní s ('OU=Large Unit,OU=Medium Unit,OU=\*')

Jsou-li dva rozlišující názvy shodné ve všech ohledech kromě hodnot svých komponent domény (DC), platí pro jednotky OU téměř stejná pravidla porovnání. Výjimkou je to, že s hodnotami DC je většina DC nejnižší a nejkonkrétnější, a pořadí porovnání se odpovídajícím způsobem liší.

Libovolné nebo všechny hodnoty atributů mohou být generické, buď hvězdička \* na vlastním, nebo kmen se iniciující nebo koncovou hvězdičkami. Hvězdičky umožňují produktu SSLPEER odpovídat jakékoli hodnotě rozlišujícího názvu nebo jakékoli hodnotě začínající kmenem pro tento atribut. Můžete uvést hvězdičku na začátku nebo na konci jakékoli hodnoty atributu v DN na certifikátu. Pokud tak učiníte, můžete stále zkontrolovat přesnou shodu s SSLPEER. Uvedte \\*, abyste zkontrolovaly přesnou shodu. Například, pokud máte atribut CN= 'Test\*' v DN certifikátu, použijete následující příkaz ke kontrole přesné shody:

```
SSLPEER('CN=Test\*')
```

Maximální délka parametru je 1024 bajtů na platformách Windows, IBM i a SYSTÉM UNIX a Linux .

 Maximální délka parametru je 256 bajtů na z/OS.

Záznamy ověření kanálu poskytují větší flexibilitu při použití SSLPEER a podporují 1024 bajtů na všech platformách.

## STATCHL

Ovládá shromažďování statistických dat pro kanály:

## QMGR

Hodnota parametru STATCHL správce front je zděděna kanálem.

## OFF

Shromažďování statistických dat je pro tento kanál vypnuto.

## NÍZKÁ

Pokud hodnota parametru STATCHL u správce front není NONE, je shromažďování statistických dat zapnuto. Data se shromažďují při nízké sazbě pro tento kanál.

## STŘEDNÍ

Pokud hodnota parametru STATCHL u správce front není NONE, je shromažďování statistických dat zapnuto. Data se shromažďují ve střední rychlosti pro tento kanál.

## VYSOKÁ

Pokud hodnota parametru STATCHL u správce front není NONE, je shromažďování statistických dat zapnuto. Data se shromažďují při vysoké rychlosti pro tento kanál.

Změny tohoto parametru se projeví pouze na kanálech spuštěných po výskytu změny.

V systému z/OS tento parametr jednoduše zapne shromažďování statistických dat, bez ohledu na vybranou hodnotu. Zadáním LOW, MEDIUM nebo HIGH nezpůsobíte ve výsledcích žádnou změnu.


U kanálů klastru se hodnota tohoto parametru nereplikuje v úložišti, a proto není použita v automatické definici kanálů CLUSSDR. U automaticky definovaných kanálů CLUSSDR je hodnota tohoto parametru převzata z atributu STATACLS správce front. Tato hodnota může být poté potlačena v uživatelské proceduře automatické definice kanálů.


## TPNAME ( *string* )

LU 6.2 název transakčního programu (maximální délka 64 znaků).

Tento parametr je platný pouze pro kanály s typem transportu ( TRPTYPE ). části LU62.

Nastavte tento parametr na název transakčního programu SNA, pokud CONNAME neobsahuje jméno strany-object, v tom případě jej nastavte na mezery. Skutečný název je převzat místo objektu

CPI-C Communications Side Object nebo datové sady informací o připojení APPC.  Viz Konfigurační parametry pro připojení LU 6.2

Na serveru Windows SNA Server,  a v bočním objektu na systému z/OS, je název TPNAME zalomen na velká písmena.

Tento parametr není platný pro kanály s typem kanálu ( CHLTYPE ). uživatele RCVR.


### TPROOT


Kořen tématu pro kanál AMQP. Výchozí hodnota pro TPROOT je SYSTEM.BASE.TOPIC. Při použití této hodnoty řetězec tématu, který klient AMQP používá k publikování nebo odběru, nemá žádnou předponu a klient si může vyměňovat zprávy s jinými aplikacemi MQ pub/sub. Klienti AMQP se mohou také publikovat a odebírat pod jinou předponou tématu, která je uvedena v atributu TPROOT.

Tento parametr je platný pouze pro kanály s typem kanálu ( CHLTYPE ). z AMQP

## TRPTYPE

Typ transportu, který má být použit.

V systémech AIX, HP-UX, Linux, IBM i, Solaris, Windows  a z/OS je tento parametr volitelný, protože pokud ne zadáte hodnotu, použije se hodnota zadaná v definici SYSTEM. DEF . *channel - type* . Je-li kanál iniciován z druhého konce, nekontroluje se, zda je zadán správný typ transportu.

 Pokud v systému z/OS neexistuje definice SYSTEM. DEF . *channel - type* , bude použita výchozí hodnota je LU62.


Tento parametr je vyžadován na všech ostatních platformách.

## LU62

LU technologie SNA 6.2


## NETBIOS

NetBIOS (podporováno pouze v systémech Windowsa DOS).

 Tento atribut se také vztahuje k produktu z/OS pro definování kanálů připojení klienta, které se připojují k serverům na platformách podporujících protokol NetBIOS.

## SPX

Vyměněná výměna paketů (podporováno pouze v systémech Windowsa DOS).

 Tento atribut se také vztahuje k produktu z/OS pro definování kanálů připojení klienta, které se připojují k serverům na platformách podporujících protokol SPX.

## TCP

Protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol)-část sady protokolů TCP/IP

### USECLTID

Určuje, že ID klienta by mělo být použito pro kontroly autorizace pro kanál AMQP místo hodnoty atributu MCAUSER.

## USEDLQ

Určuje, zda je fronta nedoručených zpráv použita v případě, že zprávy nemohou být doručeny kanály.

### NO

Zprávy, které nemohou být doručeny kanálem, jsou považovány za selhání. Kanál buď zahodí zprávu, nebo kanál skončí, v souladu s nastavením NPMSPEED .

### YES

Pokud atribut správce front produktu DEADQ poskytuje název fronty nedoručených zpráv, použije se, jinak se chování používá jako hodnota NO. Hodnota YES je výchozí hodnotou.

## USERID ( *string* )

Identifikátor uživatele úlohy. Maximální délka je 12 znaků.

Tento parametr používá agent kanálu zpráv při pokusu o zahájení zabezpečené relace LU 6.2 se vzdáleným agentem kanálu zpráv.

Na distribuovaných platformách je tento parametr platný pouze pro kanály s typem kanálu (CHLTYPE) SDR, SVR, RQSTR, CLNTCONN nebo CLUSSDR.

 V systému z/OS je podporována pouze pro kanály CLNTCONN.

Ačkoli maximální délka parametru je 12 znaků, použije se pouze prvních 10 znaků.

Pokud jsou hesla na straně příjmu šifrována a software LU 6.2 používá jinou metodu šifrování, kanál se nespustí. Chyba je diagnostikována jako neplatné podrobnosti zabezpečení. Chcete-li se vyhnout neplatným informacím o zabezpečení, můžete upravit příjem konfigurace SNA buď:

- Vypnout substituci hesla, nebo
- Definujte ID uživatele a heslo zabezpečení.

## XMITQ ( *string* )

Název přenosové fronty.

Název fronty, z níž jsou načítány zprávy. Viz [Pravidla pojmenování objektů IBM MQ](#).

Tento parametr je platný pouze pro kanály s typem kanálu ( CHLTYPE ). části SDR nebo SVR. Pro tyto typy kanálů je tento parametr povinný.

Pro každý typ kanálu existuje samostatný syntaktický diagram:

### ***Kanál odesílatele***

Diagram syntaxe pro odesílací kanál při použití příkazu DEFINE CHANNEL.

Hodnoty zobrazené nad hlavní čarou v čárovém diagramu jsou předvolby dodávané s produktem IBM MQ, ale vaše instalace je mohla změnit. Viz [“Jak číst spojnicové diagramy”](#) na stránce 7.



- <sup>2</sup> Platné pouze na IBM MQ for z/OS , pokud je správce front členem skupiny sdílení front.
- <sup>3</sup> Platné pouze na z/OS.
- <sup>4</sup> Neplatné na z/OS.
- <sup>5</sup> Platné pouze, pokud TRPTYPE je LU62.
- <sup>6</sup> Předvolba pro z/OS.
- <sup>7</sup> Výchozí nastavení pro distribuované platformy.
- <sup>8</sup> Platné pouze na Windows.


Parametry jsou popsány v části [“Definovat kanál”](#) na stránce 839.

### ***Kanál serveru***

Diagram syntaxe pro kanál serveru při použití příkazu DEFINE CHANNEL.

Hodnoty zobrazené nad hlavní čarou v čárovém diagramu jsou předvolby dodávané s produktem IBM MQ, ale vaše instalace je mohla změnit. Viz [“Jak číst spojnicové diagramy”](#) na stránce 7.

## Definovat kanál



### Poznámky:

<sup>1</sup> Tento parametr musí následovat bezprostředně za názvem kanálu kromě z/OS.

- <sup>2</sup> Platné pouze na IBM MQ for z/OS , pokud je správce front členem skupiny sdílení front.
- <sup>3</sup> Platné pouze na z/OS.
- <sup>4</sup> Neplatné na z/OS.
- <sup>5</sup> Platné pouze, pokud TRPTYPE je LU62.
- <sup>6</sup> Předvolba pro z/OS.
- <sup>7</sup> Výchozí nastavení pro distribuované platformy.
- <sup>8</sup> Platné pouze na Windows.

Parametry jsou popsány v části [“Definovat kanál”](#) na stránce 839.


### ***Kanál příjemce***

Diagram syntaxe pro kanál příjemce při použití příkazu DEFINE CHANNEL.

Hodnoty zobrazené nad hlavní čarou v čárovém diagramu jsou předvolby dodávané s produktem IBM MQ, ale vaše instalace je mohla změnit. Viz [“Jak číst spojnicové diagramy”](#) na stránce 7.

## Definovat kanál

DEFINE CHANNEL -- ( -- ndscr\_kanál -- ) -- CHLTYPE(RCV) <sup>1</sup> →



Poznámky:

<sup>1</sup> Tento parametr musí následovat bezprostředně za názvem kanálu kromě z/OS.



- <sup>2</sup> Platné pouze na IBM MQ for z/OS , pokud je správce front členem skupiny sdílení front.
- <sup>3</sup> Platné pouze na z/OS.
- <sup>4</sup> Předvolba pro z/OS.
- <sup>5</sup> Výchozí nastavení pro distribuované platformy.
- <sup>6</sup> Platné pouze na Windows.

Parametry jsou popsány v části [“Definovat kanál”](#) na stránce 839.


### ***Kanál žadatele***

Diagram syntaxe pro kanál žadatele při použití příkazu DEFINE CHANNEL.

Hodnoty zobrazené nad hlavní čarou v čárovém diagramu jsou předvolby dodávané s produktem IBM MQ, ale vaše instalace je mohla změnit. Viz [“Jak číst spojnicové diagramy”](#) na stránce 7.

## Definovat kanál

→ DEFINE CHANNEL -- ( -- Adres\_kanálu -- ) - CHLTYPEQDSTO <sup>1</sup> - CONNAME -- ( -- Adres -- )



Poznámky:

<sup>1</sup> Tento parametr musí následovat bezprostředně za názvem kanálu kromě z/OS.

- <sup>2</sup> Platné pouze na IBM MQ for z/OS , pokud je správce front členem skupiny sdílení front.
- <sup>3</sup> Platné pouze na z/OS.
- <sup>4</sup> Neplatné na z/OS.
- <sup>5</sup> Platné pouze, pokud TRPTYPE je LU62.
- <sup>6</sup> Předvolba pro z/OS.
- <sup>7</sup> Výchozí nastavení pro distribuované platformy.
- <sup>8</sup> Platné pouze na Windows.


Parametry jsou popsány v části [“Definovat kanál”](#) na stránce 839.

### ***Kanál připojení klienta***

Diagram syntaxe pro kanál připojení klienta při použití příkazu DEFINE CHANNEL.

Hodnoty zobrazené nad hlavní čarou v čárovém diagramu jsou předvolby dodávané s produktem IBM MQ, ale vaše instalace je mohla změnit. Viz [“Jak číst spojnicové diagramy”](#) na stránce 7.

## Definovat kanál



Poznámky:

<sup>1</sup> Tento parametr musí následovat bezprostředně za názvem kanálu kromě z/OS.

- <sup>2</sup> Platné pouze na IBM MQ for z/OS , pokud je správce front členem skupiny sdílení front.
- <sup>3</sup> Platné pouze na z/OS.
- <sup>4</sup> Platné pouze, pokud TRPTYPE je LU62.
- <sup>5</sup> Předvolba pro z/OS.
- <sup>6</sup> Výchozí nastavení pro distribuované platformy.
- <sup>7</sup> Platí pouze pro klienty, kteří mají být spuštěni v systému DOS nebo Windows.

Parametry jsou popsány v části [“Definovat kanál”](#) na stránce 839.


### ***Kanál připojení serveru***

Diagram syntaxe pro kanál připojení serveru při použití příkazu DEFINE CHANNEL.

Hodnoty zobrazené nad hlavní čarou v čárovém diagramu jsou předvolby dodávané s produktem IBM MQ, ale vaše instalace je mohla změnit. Viz [“Jak číst spojnicové diagramy”](#) na stránce 7.

## Definovat kanál

→ DEFINE CHANNEL -- ( -- název\_kanalů -- ) -- CHLTYPE(SVRCONN) <sup>1</sup> →



Poznámky:

<sup>1</sup> Tento parametr musí následovat bezprostředně za názvem kanálu kromě z/OS.

- <sup>2</sup> Platné pouze na IBM MQ for z/OS , pokud je správce front členem skupiny sdílení front.
- <sup>3</sup> Platné pouze na z/OS.
- <sup>4</sup> Předvolba pro z/OS.
- <sup>5</sup> Výchozí nastavení pro distribuované platformy.
- <sup>6</sup> Platí pouze pro klienty, kteří mají být spuštěni v produktu Windows.


Parametry jsou popsány v části [“Definovat kanál”](#) na stránce 839.

### ***Odesílací kanál klastru***

Diagram syntaxe pro odesílací kanál klastru při použití příkazu DEFINE CHANNEL.

Hodnoty zobrazené nad hlavní čarou v čárovém diagramu jsou předvolby dodávané s produktem IBM MQ, ale vaše instalace je mohla změnit. Viz [“Jak číst spojnicové diagramy”](#) na stránce 7.

# Definovat kanál



Poznámky:  
<sup>1</sup> Neplatné na z/OS.



- <sup>2</sup> Tento parametr musí následovat bezprostředně za názvem kanálu kromě z/OS.
- <sup>3</sup> Platné pouze na IBM MQ for z/OS , pokud je správce front členem skupiny sdílení front.
- <sup>4</sup> Platné pouze na z/OS.
- <sup>5</sup> Platné pouze, pokud TRPTYPE je LU62.
- <sup>6</sup> Předvolba pro z/OS.
- <sup>7</sup> Výchozí nastavení pro distribuované platformy.
- <sup>8</sup> Platné pouze na Windows.

Parametry jsou popsány v části [“Definovat kanál”](#) na stránce 839.


### ***Přijímací kanál klastru***

Diagram syntaxe pro kanál příjemce klastru při použití příkazu DEFINE CHANNEL.

Hodnoty zobrazené nad hlavní čarou v čárovém diagramu jsou předvolby dodávané s produktem IBM MQ, ale vaše instalace je mohla změnit. Viz [“Jak číst spojnicové diagramy”](#) na stránce 7.

# Definovat kanál

DEFIN CHANNEL -- ( -- Adm\_Nam -- ) -- CHYTYPRELOUCHOV 2 -- COMNAME -- ( --



## Poznámky:

<sup>1</sup> Tento parametr musí následovat bezprostředně za názvem kanálu kromě z/OS.


- <sup>2</sup> Tento parametr je volitelný, je-li TRPTYPE TCP.
- <sup>3</sup> Platné pouze na IBM MQ for z/OS , pokud je správce front členem skupiny sdílení front.
- <sup>4</sup> Platné pouze na z/OS.
- <sup>5</sup> Platné pouze, pokud TRPTYPE je LU62.
- <sup>6</sup> Předvolba pro z/OS.
- <sup>7</sup> Výchozí nastavení pro distribuované platformy.
- <sup>8</sup> Platné pouze na Windows.

Parametry jsou popsány v části [“Definovat kanál”](#) na stránce 839.

**distributed V 8.0.0.4 Kanál AMQP**

Diagram syntaxe pro kanál AMQP při použití příkazu DEFINE CHANNEL.

Hodnoty zobrazené nad hlavní čarou v čárovém diagramu jsou předvolby dodávané s produktem IBM MQ, ale vaše instalace je mohla změnit. Viz [“Jak číst spojnicové diagramy”](#) na stránce 7.



Parametry jsou popsány v části [“Definovat kanál”](#) na stránce 839.

**DEFINE CHANNEL (MQTT)**


Diagram syntaxe pro kanál telemetrie při použití příkazu **DEFINE CHANNEL** .

## Použití příkazů MQSC

Informace o tom, jak používat příkazy MQSC, najdete v tématu [Provedení úloh lokální administrace pomocí příkazů MQSC](#).

IBM i	AIX a Linux	Windows	z/OS
	✓	✓	

**Poznámka:** V případě serveru telemetrie je AIX jedinou podporovanou platformou UNIX .



### Poznámky k použití

Při zadávání tohoto příkazu musí být spuštěna služba telemetrie (MQXR). Pokyny, jak spustit službu telemetrie (MQXR), najdete v tématu [Konfigurace správce front pro telemetrie v produktu Linux nebo Konfigurace správce front pro telemetrie v produktu Windows](#).

### Popisy parametrů pro DEFINE CHANNEL (MQTT)

(*channel-name*)

Název nové definice kanálu.

Název nesmí být stejný jako kterýkoli existující kanál definovaný v tomto správci front (pokud není zadán parametr REPLACE nebo ALTER).

Maximální délka řetězce je 20 znaků a řetězec musí obsahovat pouze platné znaky; viz [Pravidla pro pojmenování objektů IBM MQ](#).

### **BACKLOG ( *integer* )**

Počet nevyřízených požadavků na připojení, které může kanál telemetrie najednou podporovat. Po dosažení limitu nevyřízených položek budou další klienti pokoušející se o připojení odmítnuti, dokud nedojde ke zpracování aktuálních nevyřízených položek.

Hodnota je v rozsahu 0 až 999999999.

Výchozí hodnota je 4096.

### **CHLTYPE**

Typ kanálu. Kanál MQTT (telemetrie).

### **JAASCFG ( *string* )**

Název oddílu v konfiguračním souboru JAAS.

Viz [Ověřování aplikace klienta MQTT Java s produktem JAAS](#)

### **LOCLADDR ( *ip-addr* )**

LOCLADDR je adresa lokální komunikace pro kanál. Tento parametr použijte, chcete-li přinutit klienta, aby používal konkrétní adresu IP. LOCLADDR je také užitečný k vynucení použití adresy IPv4 nebo IPv6 v případě, že je k dispozici volba, nebo k použití konkrétního síťového adaptéru v systému s více síťovými adaptéry.

Maximální délka LOCLADDR je MQ\_LOCAL\_ADDRESS\_LENGTH.

Pokud vynecháte LOCLADDR, alokuje se automaticky lokální adresa.

#### **ip-addr**

ip-addr je jedna síťová adresa, uvedená v jedné ze tří forem:

#### **tečková dekadická notace IPv4**

Například 192.0.2.1

#### **hexadecimální notace IPv6**

Například 2001:DB8:0:0:0:0:0:0

#### **alfanumerický název hostitele**

Například WWW.EXAMPLE.COM

Je-li zadána adresa IP, je ověřován pouze formát adresy. Samotná adresa IP není ověřena.

### **MCAUSER ( *string* )**

Identifikátor uživatele agenta oznamovacího kanálu

Maximální délka řetězce je 12 znaků. V systému Windows můžete volitelně kvalifikovat identifikátor uživatele s názvem domény ve formátu user@domain.

Je-li tento parametr neprázdný a je-li parametr **USECLNTID** nastaven na hodnotu NO, je tento identifikátor uživatele používán službou telemetrie k autorizaci pro přístup k prostředkům produktu IBM MQ.

Je-li tento parametr prázdný a je-li parametr **USECLNTID** nastaven na hodnotu NO, použije se jméno uživatele, které bylo přenášeno v paketu MQTT CONNECT. Viz téma [Identita a autorizace klienta produktu MQTT](#).

### **PORT ( *integer* )**

Číslo portu, na kterém služba telemetrie (MQXR) přijímá připojení klienta. Výchozí číslo portu pro kanál telemetrie je 1883 a výchozí číslo portu pro kanál telemetrie zabezpečený pomocí SSL je 8883. Zadání hodnoty portu 0 způsobí, že produkt MQTT bude dynamicky přidělovat dostupné číslo portu.

## PROTOCOL

Kanál podporuje následující komunikační protokoly:

### **V 8.0.0.3** MQTTV311

Kanál přijímá připojení od klientů pomocí protokolu definovaného standardem Oasis MQTT verze 3.1.1 . Funkce poskytované tímto protokolem jsou téměř identické s funkcemi poskytnými již existujícím protokolem MQTTV3 .

### MQTTV3

Kanál přijímá připojení od klientů s použitím protokolu [MQTT V3.1 Protocol Specification](#) na adrese [mqtt.org](http://mqtt.org).

### HTTP

Kanál přijímá požadavky HTTP pro stránky nebo WebSockets připojení k IBM MQ Telemetry.

Chcete-li přijímat připojení od klientů používajících různé protokoly, uveďte přijatelné hodnoty jako seznam oddělený čárkami. Zadáte-li například MQTTV3 , HTTP , bude kanál přijímat připojení od klientů s použitím protokolu MQTTV3 nebo HTTP. Pokud nezádáte žádné protokoly klienta, kanál přijímá připojení od klientů s použitím libovolného z podporovaných protokolů.

**V 8.0.0.3** Pokud používáte produkt IBM MQ verze Verze 8.0.0, opravná sada 3 nebo novější a konfigurace zahrnuje kanál MQTT, který byl naposledy upraven ve starší verzi produktu IBM MQ, je třeba explicitně změnit nastavení protokolu tak, aby byl kanál vyzván k použití volby MQTTV311 . Je tomu tak i v případě, že kanál neuvádí žádné protokoly klienta, protože konkrétní protokoly, které mají být použity s kanálem, jsou uloženy v době, kdy je kanál konfigurován, a předchozí verze produktu nemají žádné informace o volbě MQTTV311 . Chcete-li vyzvat kanál v tomto stavu k použití volby MQTTV311 , výslovně přidejte volbu a poté uložte provedené změny. Definice kanálu je nyní informována o této volbě. Pokud následně znovu změníte nastavení a nezádáte žádné protokoly klienta, je volba MQTTV311 stále zahrnuta v uloženém seznamu podporovaných protokolů.

## SSLCAUTH

Definuje, zda produkt IBM MQ vyžaduje certifikát od klienta SSL. Počáteční konec kanálu se chová jako klient SSL, takže tento parametr se použije na konec kanálu, který přijímá tok inicializace, který vystupuje jako server SSL.

### Nikdy

Produkt IBM MQ nikdy nevyžádá o certifikát od klienta SSL.

### POVINNÉ

Produkt IBM MQ vyžaduje a ověřuje certifikát od klienta SSL.

### Volitelný

Produkt IBM MQ umožňuje klientu SSL rozhodnout, zda poskytnout certifikát. Pokud klient odešle certifikát, obsah tohoto certifikátu se validuje jako normální.

## SSLCIPH (*string*)

Je-li produkt SSLCIPH používán s kanálem telemetrie, znamená to "Šifrovací sada zabezpečení SSL". Šifrovací sada SSL je podporována prostředím JVM, na kterém je spuštěna služba telemetrie (MQXR). Je-li parametr SSLCIPH prázdný, není proveden žádný pokus o použití zabezpečení SSL na kanálu.

Pokud plánujete použít šifrovací sady SHA-2 , viz [Systémové požadavky pro použití šifrovacích sad SHA-2 s kanály MQTT](#).

## SSLKEYP ( *string* )

Přístupová fráze pro úložiště klíčů Secure Sockets Layer (SSL).

## SSLKEYR ( *string* )

Úplná cesta k souboru úložiště klíčů SSL (Secure Sockets Layer), úložiště pro digitální certifikáty a jejich přidružené soukromé klíče. Pokud nezádáte soubor s klíčem, zabezpečení SSL nebude použito.

Maximální délka řetězce je 256 znaků. V systému SYSTÉM UNIX a Linux je název ve tvaru *pathname/keyfile* a na Windows *pathname \keyfile* , kde *soubor\_klíčů* je zadán bez přípony .jks a identifikuje soubor úložiště klíčů Java .

### TRPTYPE ( *string* )

Přenosový protokol, který má být použit:

#### TCP

Protokol TCP/IP.

### USECLTID

Rozhodněte se, zda chcete použít ID klienta produktu MQTT pro nové připojení jako ID uživatele produktu IBM MQ pro toto připojení. Při zadání této vlastnosti je jméno uživatele zadané uživatelem ignorováno.

Nastavíte-li tento parametr na hodnotu YES, musí být hodnota **MCAUSER** prázdná.

Je-li hodnota **USECLNTID** nastavena na NO a **MCAUSER** je prázdné, použije se jméno uživatele, které teklo v paketu MQTT CONNECT. Viz téma [Identita a autorizace klienta produktu MQTT](#).

### Související odkazy

[“ALTER CHANNEL \(MQTT\)” na stránce 707](#)

Diagram syntaxe pro kanál telemetrie při použití příkazu **ALTER CHANNEL** .

### Související informace

[Konfigurace kanálu telemetrie pro ověření klienta MQTT pomocí SSL](#)

[Konfigurace kanálu telemetrie pro ověření kanálu pomocí zabezpečení SSL](#)

[CipherSpecs a CipherSuites](#)

[Systémové požadavky pro použití šifrovacích sad SHA-2 s kanály MQTT](#)

## DEFINOVAT COMMINFO

Použijte příkaz MQSC DEFINE COMMINFO k definování nového objektu s informacemi o komunikaci. Tyto objekty obsahují definice vyžadované pro systém zpráv výběrového vysílání.

### Použití příkazů MQSC

Informace o tom, jak používat příkazy MQSC, najdete v tématu [Provedení úloh lokální administrace pomocí příkazů MQSC](#).


IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
✓	✓	✓	

- [Syntaktický diagram](#)
- [“Popisy parametrů pro DEFINE COMMINFO” na stránce 897](#)

### Synonymum: DEF COMMINFO

Hodnoty zobrazené nad hlavní čarou v čárovém diagramu jsou předvolby dodávané s produktem IBM MQ, ale vaše instalace je mohla změnit. Viz [“Jak číst spojnicové diagramy” na stránce 7](#).

## DEFINOVAT COMMINFO



Poznámky:

<sup>1</sup> Výchozí nastavení pro platformy jiné než IBM i.

<sup>2</sup> Předvolba pro IBM i.



## Popisy parametrů pro DEFINE COMMINFO

### (název *comminfo*)

Název objektu informací o komunikaci. To je povinné.

Název nesmí být shodný s názvem žádného jiného objektu informací o komunikaci, který je v současné době definován v tomto správci front. Viz [Pravidla pojmenování objektů IBM MQ](#).

### TYPE

Typ objektu informací o komunikaci. Podporován je pouze typ MULTICAST.

### BRIDGE

Určuje, zda budou publikováni z aplikací, které nepoužívají výběrové vysílání, přenášena do aplikací využívajících výběrové vysílání. Překlenutí se nevztahuje na témata, která jsou označena jako **MCAST (ONLY)**. Protože tato témata mohou být pouze přenosy výběrového vysílání, nelze je použít pro přemostění do domény publikování/odběru fronty.

### VYPNUTO

Publikování z aplikací, které nepoužívají výběrové vysílání, nebudou přenášena do aplikací využívajících výběrové vysílání. Jedná se o předvolbu pro IBM i.

### POVOLENO

Publikování z aplikací, které nepoužívají výběrové vysílání, budou přenášena do aplikací využívajících výběrové vysílání. Jedná se o výchozí nastavení pro platformy jiné než IBM i.

### CCSID ( *integer* )

Identifikátor kódované znakové sady, v níž jsou zprávy přenášeny. Uveďte hodnotu v rozsahu od 1 do 65535.

Parametr CCSID musí mít hodnotu, která je definována pro použití na vaší platformě, a pracovat se znakovou sadou, která této platformě vyhovuje. Změníte-li hodnotu CCSID pomocí tohoto parametru, aplikace spuštěné v okamžiku změny budou i nadále používat původní hodnotu CCSID. Proto musíte před dalším pokračováním všechny běžící aplikace zastavit a znovu spustit. To se týká i příkazového serveru a programů kanálu. Chcete-li provést tento krok, po změně zastavte a znovu spusťte správce front.

Předvolená hodnota je ASPUB , což znamená, že kódovaná znaková sada je převzata z té, která je dodána v publikované zprávě.

### COMMEV

Určuje, zda jsou generovány zprávy událostí pro manipulátory výběrového vysílání vytvořené s použitím tohoto objektu COMMINFO. Události se budou generovat pouze v případě, že jsou povoleny pomocí parametru **MONINT** .

### VYPNUTO

Zprávy událostí se negenerují pro popisovače výběrového vysílání, které jsou vytvořeny pomocí objektu COMMINFO. Toto je výchozí hodnota.

### POVOLENO

Zprávy událostí jsou generovány pro popisovače výběrového vysílání, které jsou vytvořeny pomocí objektu COMMINFO.

### Výjimka

Zprávy událostí jsou zapisovány v případě, že spolehlivost zprávy je nižší než prahová hodnota spolehlivosti, prahová hodnota spolehlivosti je standardně nastavena na hodnotu 90.

### DESCR ( *řetězec* )

Komentář prostého textu. Poskytuje popisné informace o objektu informací o komunikaci, když operátor zadá příkaz DISPLAY COMMINFO (viz [“ZOBRAZIT COMMINFO”](#) na stránce 1076 ).

Musí obsahovat pouze zobrazitelné znaky. Maximální délka je 64 znaků. V instalaci se znakovou sadou DBCS může obsahovat znaky DBCS (maximální délka je omezena na 64 bajtů).

**Poznámka:** Jsou-li použity znaky, které nejsou obsaženy v identifikátoru CCSID (coded character set identifier) pro daného správce front, mohou být tyto znaky při odeslání informace jinému správci front nesprávně přeloženy.

## **ENCODING**

Kódování, v němž jsou zprávy přenášeny.

## **AS PUB**

Kódování zprávy je převzato z té, která je dodána v publikované zprávě. Toto je výchozí hodnota.

## **Převrácené**

## **NORMÁLNÍ**

## **S390**

## **TNS**

## **kódování**

## **GRPADDR**

Adresa IP nebo název DNS skupiny.

Za správu adres skupin odpovídá administrátor. Je možné, aby všichni klienti výběrového vysílání používali pro všechna témata stejnou adresu skupiny; doručeny budou pouze zprávy odpovídající aktivním odběřům na straně klienta. Použití shodné adresy skupiny však může být neefektivní, protože v takovém případě musí každý klient prozkoumat a zpracovat všechny pakety výběrového vysílání, které procházejí sítí. Efektivnější je přidělit různým tématům nebo sadám témat různé skupinové adresy IP, tento přístup však vyžaduje pečlivou správu, zejména jsou-li v síti využívány jiné aplikace, které pracují s výběrovým vysíláním jiného typu než MQ. Výchozí hodnota je 239.0.0.0.

## **MCHBINT**

Interval prezenčního signálu se udává v milisekundách a určuje, jak často bude vysílač zasílat přijímačům oznámení v případě, že nejsou k dispozici žádná další data. Hodnota je v rozsahu 0 až 999 999. Výchozí hodnota je 2000 milisekund.

## **MCPROP**

Vlastnosti výběrového vysílání určují, kolik vlastností MQMD a uživatelských vlastností bude přenášeno se zprávami.

## **Vše**

Přenášejí se všechny uživatelské vlastnosti a všechna pole dat MQMD.

## **Odpovědět**

Přenášejí se pouze uživatelské vlastnosti a pole MQMD, která souvisejí s odpovídáním na zprávy. Jde o následující vlastnosti:

- MessageType
- MessageId
- CorrelId
- ReplyToQ
- ReplyToQmgr

## **Uživatel**

Přenášejí se pouze uživatelské vlastnosti.

## **ŽÁDNÉ**

Nepřenášejí se žádné uživatelské vlastnosti ani pole MQMD.

## **COMPAT**

Při použití této vlastnosti bude přenos zpráv probíhat v režimu kompatibilním se standardem RMM. Toto nastavení dovoluje určitou míru spolupráce s aktuálními aplikacemi XMS a se zprostředkovatelskými aplikacemi RMM.

## **MONINT ( celé\_číslo )**

Interval aktualizace informací monitorování v sekundách. Jsou-li povoleny zprávy událostí, tento parametr také řídí, jak často se generují zprávy událostí o stavu manipulátorů výběrového vysílání vytvořených pomocí tohoto objektu COMMINFO.

Hodnota 0 znamená, že neprobíhá žádné monitorování.

Výchozí hodnota je 60.

## MSGHIST

Tato hodnota představuje množství historie zpráv v kilobajtech, které uchovává systém k obsluze opakovaných přenosů v případě NACKs (negativní potvrzení).

Hodnota je v rozsahu 0 až 999 999 999. Hodnota 0 udává nejnižší úroveň spolehlivosti. Výchozí hodnota je 100.

## NSUBHIST

Historie nového odběratele určuje, zda odběratel, který se připojuje k proudu publikování, obdrží veškerá data, která jsou momentálně k dispozici, nebo jen publikace zveřejněné od okamžiku přihlášení k odběru.

### ŽÁDNÉ

Hodnota NONE způsobí, že se vysílač přenesou pouze publikování provedené od okamžiku odběru. Toto je výchozí hodnota.

### ALL

Hodnota ALL způsobí, že se vysílač znovu přenesou, jak je známo, o historii tématu. Za určitých okolností může taková chování pro zachované publikace způsobit podobné chování.

**Poznámka:** Použití hodnoty ALL může mít nepříznivý vliv na výkon, pokud existuje rozsáhlá historie témat, protože všechny historie témat jsou znovu přeneseny.

## PORT ( celé\_číslo )

Číslo přenosového portu. Výchozí číslo portu je 1414

## LIKE ( název-auth- info- )

Název objektu informací o komunikaci s parametry, které se používají k modelování této definice.

Pokud toto pole není úplné a vy nevyplujete pole parametrů související s příkazem, hodnoty jsou převzaty z výchozí definice pro objekt tohoto typu.

Tuto výchozí definici objektu informací o komunikaci lze v instalaci změnit na požadované výchozí hodnoty.

## REPLACE a NOREPLACE

Určuje, zda má být existující definice nahrazena touto definicí. Toto je volitelné. Výchozí hodnota je NOREPLACE. Žádný objekt s jinou dispozicí se nezmění.

### REPLACE

Definice nahradí existující definici stejného názvu. Pokud definice neexistuje, je vytvořena.

### NOREPLACE

Definice nenahradí existující definici se stejným názvem.

## Definovat modul listener

Pomocí příkazu MQSC DEFINE LISTENER definujte novou definici listeneru IBM MQ a nastavte její parametry.

## Použití příkazů MQSC


Informace o tom, jak používat příkazy MQSC, najdete v tématu [Provedení úloh lokální administrace pomocí příkazů MQSC](#).


IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
✓	✓	✓	

- [Syntaktický diagram](#)
- [“Popis parametrů pro DEFINE LISTENER” na stránce 901](#)

**Synonymum:** DEF LSTR

Hodnoty zobrazené nad hlavní čárou v čárovém diagramu jsou předvolby dodávané s produktem IBM MQ, ale vaše instalace je mohla změnit. Viz “Jak číst spojnicové diagramy” na stránce 7.





## Popis parametrů pro DEFINE LISTENER

### (název listenera)

Název definice modulu listener produktu IBM MQ (viz [Pravidla pojmenování objektů IBM MQ](#) ). To je povinné.

Název nesmí být shodný s žádnou jinou definicí modulu listener, která je aktuálně definována pro tohoto správce front (pokud není zadána volba REPLACE).

### ADAPTÉR ( celé\_číslo )

Číslo adaptéru, prostřednictvím kterého systém NetBIOS přijímá požadavky. Tento parametr je platný pouze v systému Windows , je-li parametr TRPTYPE NETBIOS.

### BACKLOG ( celé\_číslo )

Počet požadavků na souběžná připojení, které modul listener podporuje.

### COMMANDS ( celé\_číslo )

Počet příkazů, které může modul listener použít. Tento parametr je platný pouze v systému Windows , je-li parametr TRPTYPE NETBIOS.

### CONTROL ( řetězec )

Určuje, jak má být spuštěn modul listener a stopped.:

#### RUČNÍ

Modul listener se automaticky nespustí nebo nezastavil automaticky. Má být řízen pomocí příkazů START LISTENER a STOP LISTENER.

#### QMGR

Definovaný modul listener má být spuštěn a zastaven ve stejnou dobu, kdy je spuštěn a zastaven správce front.

#### POUZE SPUŠTĚNÍ

Modul listener má být spuštěn ve stejnou dobu, kdy je spuštěn správce front, avšak při zastavení správce front není požadováno zastavení.

### DESCR ( řetězec )

Komentář prostého textu. Poskytuje popisné informace o modulu listener v případě, že operátor vydá příkaz DISPLAY LISTENER (viz [“ZOBRAZIT MODUL LISTENER”](#) na stránce 1096 ).

Měl by obsahovat pouze zobrazitelné znaky. Maximální délka je 64 znaků. V instalaci se znakovou sadou DBCS může obsahovat znaky DBCS (maximální délka je omezena na 64 bajtů).

**Poznámka:** Jsou-li použity znaky, které nejsou obsaženy v identifikátoru CCSID (coded character set identifier) pro daného správce front, mohou být tyto znaky při odeslání informace jinému správci front nesprávně přeloženy.

**IPADDR ( řetězec )**

IP adresa modulu listener uvedená v tečkovém desítkovém zápisu IPv4 , hexadecimální notaci IPv6 nebo alfanumerickém tvaru názvu hostitele. Pokud nezadáte hodnotu pro tento parametr, bude modul listener přijímat požadavky na všech konfigurovaných sadách IPv4 a IPv6 .

**LIKE ( název\_modulu\_listener )**

Název modulu listener s parametry, které se používají k modelování této definice.

Tento parametr se vztahuje pouze na příkaz DEFINE LISTENER.

Pokud toto pole není vyplněno a nevyplňujete pole parametrů související s příkazem, hodnoty jsou převzaty z výchozí definice pro listenery v tomto správci front. To je rovnocenné s uvedením:

```
LIKE(SYSTEM.DEFAULT.LISTENER)
```

Výchozí modul listener je k dispozici, ale může být upraven instalací výchozích požadovaných hodnot. Viz [Pravidla pojmenování objektů IBM MQ](#).

**LOCLNAME ( řetězec )**

Lokální název systému NETBIOS, který používá modul listener. Tento parametr je platný pouze v systému Windows , je-li parametr TRPTYPE NETBIOS.

**NTBNAMES ( celé\_číslo )**

Počet názvů, které může modul listener použít. Tento parametr je platný pouze v systému Windows , je-li parametr TRPTYPE NETBIOS.

**PORT ( celé\_číslo )**

Číslo portu pro protokol TCP/IP. Tento parametr je platný pouze tehdy, je-li TRPTYPE TCP. Nesmí přesahovat 65535.

**SESSIONS ( celé\_číslo )**

Počet relací, které může modul listener používat. Tento parametr je platný pouze v systému Windows , je-li parametr TRPTYPE NETBIOS.

**SOCKET ( celé\_číslo )**

Soket SPX, jehož prostřednictvím mají být přijímány požadavky. Tento parametr je platný pouze tehdy, je-li TRPTYPE nastaven SPX

**TPNAME ( řetězec )**

Název transakčního programu LU 6.2 (maximální délka 64 znaků). Tento parametr je platný pouze v Windows , když TRPTYPE je LU62.

**TRPTYPE ( řetězec )**

Přenosový protokol, který má být použit:

**LU62**

SNA LU 6.2. Tento parametr je platný pouze pro Windows.

**NETBIOS**

NetBIOS. Tento parametr je platný pouze pro Windows.

**SPX**

Výměna paketů se sekvenčním zpracováním. Tento parametr je platný pouze pro Windows.

**TCP**

Protokol TCP/IP.

 **DEFINOVAT PROTOKOL**

Použijte příkaz MQSC DEFINE LOG k přidání nové aktivní datové sady protokolu v kruhu aktivních protokolů.

**Použití příkazů MQSC**

Informace o tom, jak používat příkazy MQSC, najdete v tématu [Provedení úloh lokální administrace pomocí příkazů MQSC](#).


IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
			CR

Vysvětlení symbolů ve sloupci z/OS viz [Použití příkazů v systému z/OS](#).

Pojmenovaná datová sada je dynamicky přidělena běžnému správci front, která je přidána do aktivního protokolu COPY1 nebo COPY2 a BSDS s informacemi aktualizovanými informacemi, takže je uchována po restartování správce front. Datová sada se přidá do aktivního svazku protokolu v pozici tak, že bude dalším aktivním protokolem, který se použije, když se aktuální aktivní protokol zaplní a dojde k aktivnímu přepínači protokolu.

- [Syntaktický diagram](#)
- [“Poznámka k použití pro DEFINE LOG” na stránce 903](#)
- [“Popisy parametrů pro DEFINE LOG” na stránce 903](#)

**Synonymum:** DEF LOG



### Poznámka k použití pro DEFINE LOG

Je-li nutné přidat datovou sadu protokolu, protože již není k dispozici další protokolovací prostor a správce front čeká, musíte tento příkaz zadat z konzoly produktu z/OS a nikoli prostřednictvím příkazového serveru.

### Popisy parametrů pro DEFINE LOG

#### (název)

Název nové datové sady protokolu. To je povinné a je to název lineární datové sady VSAM, která již byla definována službami Access Method Services (a volitelně formátovaná obsluhým programem CSQJUFMT). Tato funkce je alokována dynamicky správci front.

Maximální délka řetězce je 44 znaků. Řetězec musí odpovídat konvencím pojmenování datové sady produktu z/OS.

#### COPY

Určuje číslo aktivního svazku protokolu, do kterého má být přidána nová datová sada protokolu. Je to buď 1, nebo 2 a je to povinné.

#### CMDSCOPE

Tento parametr určuje způsob provádění příkazu v případě, že je správce front členem skupiny sdílení front.

..

Příkaz bude proveden ve správci front, v němž byl zadán. Toto je výchozí hodnota.

### ***název\_správce\_front***

Příkaz je proveden ve správci front, který jste zadali, pokud je správce front aktivní v rámci skupiny sdílení front.

Můžete zadat jiný název správce front než správce front, v němž byl zadán, pouze v případě, že používáte prostředí sdílené fronty a je-li povolen příkazový server.

## **z/OS** DEFINOVAT HODNOTY MAXSMSGS

Pomocí příkazu MQSC DEFINE MAXSMSGS definujete maximální počet zpráv, které může úloha získat nebo umístit do jedné jednotky zotavení.

### **Použití příkazů MQSC**

Informace o tom, jak používat příkazy MQSC, najdete v tématu [Provedení úloh lokální administrace pomocí příkazů MQSC](#).

IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
			2CR


Vysvětlení symbolů ve sloupci z/OS viz [Použití příkazů v systému z/OS](#).

- Syntaktický diagram
- “Poznámky k použití” na stránce 904
- “Popisy parametrů pro DEFINE MAXSMSGS” na stránce 904

**Synonymum:** DEF MAXSM

#### **DEFINOVAT HODNOTY MAXSMSGS**

► DEFINE MAXSMSGS — ( — *celé\_číslo* — ) →



Poznámky:

<sup>1</sup> Platné pouze tehdy, je-li správce front členem skupiny sdílení front.

### **Poznámky k použití**

1. Tento příkaz je platný pouze v systému z/OS a je zachován pro kompatibilitu s dřívějšími verzemi, ačkoli jej již nelze vydat z vstupní datové sady inicializace CSQINP1. Místo toho byste měli použít parametr MAXUMSGS příkazu ALTER QMGR.
2. Chcete-li změnit povolený počet zpráv, můžete vydat příkaz DEFINE MAXSMSGS. Jakmile je nastavena hodnota, je zachována během restartu správce front.

### **Popisy parametrů pro DEFINE MAXSMSGS**

#### ***(celé číslo)***

Maximální počet zpráv, které může úloha získat nebo vložit do jedné jednotky zotavení. Tato hodnota musí být celé číslo v rozsahu od 1 do 999999999. Výchozí hodnota je 10000.

Počet zahrnuje všechny zprávy spouštěče a zprávy sestavy generované v rámci stejné jednotky zotavení.



## CMDSCOPE

Tento parametr určuje způsob provádění příkazu v případě, že je správce front členem skupiny sdílení front.

..

Příkaz bude proveden ve správci front, v němž byl zadán. Toto je výchozí hodnota.

### ***název\_správce\_front***

Příkaz je proveden ve správci front, který jste zadali, pokud je správce front aktivní v rámci skupiny sdílení front.

Můžete zadat jiný název správce front než správce front, v němž byl zadán, pouze v případě, že používáte prostředí sdílené fronty a je-li povolen příkazový server.

\*

Příkaz se provádí na lokálním správci front a je také předán každému aktivnímu správci front ve skupině sdílení front. Tento efekt se shoduje s výsledkem zadání příkazu pro všechny správce front ve skupině sdílení front.

## DEFINOVAT SEZNAM NÁZVŮ

Chcete-li definovat seznam názvů, použijte příkaz MQSC DEFINE NAMELIST. Nejčastěji se jedná o seznam názvů klastrů nebo názvů front.

### Použití příkazů MQSC

Informace o tom, jak používat příkazy MQSC, najdete v tématu [Provedení úloh lokální administrace pomocí příkazů MQSC](#).


IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
✓	✓	✓	2CR


Vysvětlení symbolů ve sloupci z/OS viz [Použití příkazů v systému z/OS](#).

- [Syntaktický diagram](#)
- [“Poznámky k použití”](#) na stránce 906
- [“Popisy parametrů pro DEFINE NAMELIST”](#) na stránce 906

**Synonymum:** DEF NL

Hodnoty zobrazené nad hlavní čarou v čárovém diagramu jsou předvolby dodávané s produktem IBM MQ, ale vaše instalace je mohla změnit. Viz [“Jak číst spojnicové diagramy”](#) na stránce 7.





## Poznámky k použití

- V systému Systémy SYSTÉM UNIX je příkaz platný pouze v systémech AIX, HP-UX, Linux a Solaris.
- Úspěšné dokončení příkazu neznámá, že byla akce dokončena. Chcete-li zkontrolovat skutečné dokončení, podívejte se na krok [DEFINE NAMESPACE](#) v části [Kontrola, zda byly dokončeny asynchronní příkazy pro distribuované sítě](#).

## Popisy parametrů pro DEFINE NAMESPACE

### (*název*)

Název seznamu.

Název nesmí být shodný s žádným jiným názvem seznamu názvů, který je aktuálně definován pro tohoto správce front (není-li zadána volba REPLACE nebo ALTER). Viz [Pravidla pojmenování objektů IBM MQ](#).

### z/OS CMDSCOPE

Tento parametr se vztahuje pouze na z/OS a určuje, jak se příkaz provádí, když je správce front členem skupiny sdílení front.

CMDSCOPE musí být prázdný nebo lokální správce front, pokud je QSGDISP nastaveno na GROUP.

..

Příkaz bude proveden ve správci front, v němž byl zadán.

### *název\_správce\_front*

Příkaz je proveden ve správci front, který jste zadali, pokud je správce front aktivní v rámci skupiny sdílení front.

Můžete zadat jiný název správce front než správce front, v němž byl zadán, pouze v případě, že používáte prostředí sdílené fronty a je-li povolen příkazový server.

\*

Příkaz se provádí na lokálním správci front a je také předán každému aktivnímu správci front ve skupině sdílení front. Efekt zadání znaku \* je stejný jako zadání příkazu pro všechny správce front ve skupině sdílení front.

### **DESCR ( řetězec )**

Komentář prostého textu. Poskytuje popisné informace o seznamu názvů, když operátor vydává příkaz DISPLAY NAMELIST (viz [“ZOBRAZIT SEZNAM NÁZVŮ”](#) na stránce 1105 ).

Musí obsahovat pouze zobrazitelné znaky. Maximální délka je 64 znaků. V instalaci se znakovou sadou DBCS může obsahovat znaky DBCS (maximální délka je omezena na 64 bajtů).

**Poznámka:** Jsou-li použity znaky, které nejsou obsaženy v identifikátoru CCSID (coded character set identifier) pro daného správce front, mohou být tyto znaky při odeslání informace jinému správci front nesprávně přeloženy.

### **LIKE ( název-seznamu-název )**


Název seznamu názvů s parametry, které se používají k modelování této definice.

Pokud toto pole není vyplněno a nevyplňujete pole parametrů související s příkazem, hodnoty jsou převzaty z výchozí definice pro seznamy názvů v tomto správci front.

Nevyplnit tento parametr znamená totéž jako zadat:

```
LIKE (SYSTEM.DEFAULT.NAMELIST)
```

Výchozí definice seznamu názvů je k dispozici, ale může být změněna instalací na požadované výchozí hodnoty. Viz [Pravidla pojmenování objektů IBM MQ](#).

 V systému z/OS správce front vyhledá u objektu s názvem, který zadáte, a dispozice QMGR nebo COPY (QMGR nebo COPY), sadu stránek nula pro objekt. Dispozice objektu LIKE se nekopíruje do objektu, který definujete.

#### **Poznámka:**

1. Objekty QSGDISP (GROUP) se neprohledávají.
2. LIKE se ignoruje, je-li zadáno QSGDISP (COPY).

### **NAMES ( název, ... )**

Seznam názvů.

Názvy mohou být libovolného typu, ale musí odpovídat pravidlům pro pojmenování objektů IBM MQ , jejichž maximální délka je 48 znaků.

Prázdný seznam je platný: uveďte NAMES (). Maximální počet názvů v seznamu je 256.

### **NLTYPE**

Označuje typ názvů v seznamu názvů.

Tento parametr je platný pouze pro z/OS.

#### **ŽÁDNÉ**

Názvy nejsou konkrétním typem.

#### **QUEUE nebo Q**

Seznam názvů, který obsahuje seznam názvů front.

#### **CLUSTER**

Seznam názvů, který je přidružen ke klastrování, obsahující seznam názvů klastru.

#### **AUTHINFO**

Tento seznam názvů je přidružen k zabezpečení SSL a obsahuje seznam názvů objektů ověřovacích informací.

Seznamy názvů použité pro klastrování musí mít typ NLTYPE (CLUSTER) nebo NLTYPE (NONE).

Seznamy názvů použité pro SSL musí mít NLTYPE (AUTHINFO).

## QSGDISP

Tento parametr se vztahuje pouze k produktu z/OS .

Určuje dispozice objektu, na který příkaz aplikujete (to znamená, kde je definován a jak se chová).

QSGDISP	Definice
<b>COPY</b>	Objekt je definován v sadě stránek správce front, který provádí příkaz pomocí objektu QSGDISP (GROUP) se stejným názvem jako objekt 'LIKE'.
<b>Skupina</b>	Definice objektu je uložena ve sdíleném úložišti, ale pouze v případě, že je správce front ve skupině sdílení front. Je-li definice úspěšná, vygeneruje se následující příkaz a odešle se všem aktivním správcům front ve skupině sdílení front za účelem pokusu o vytvoření nebo aktualizaci lokálních kopií na sadě stránek nula: <pre>DEFINE NAMELIST (name) REPLACE QSGDISP (COPY)</pre> Atribut DEFINE pro objekt skupiny se projeví bez ohledu na to, zda se nezdaří generovaný příkaz s QSGDISP (COPY).
<b>PRIVATE</b>	Nepovoleno.
<b>QMGR</b>	Objekt je definován na sadě stránek správce front, který provádí daný příkaz.

### REPLACE a NOREPLACE

Určuje, zda má být existující definice (a na z/OSse stejným odebráním) nahrazena touto definicí. Žádný objekt s jinou dispozí se nezmění.

#### REPLACE

Tato definice nahradí jakoukoli existující definici se stejným názvem. Pokud definice neexistuje, je vytvořena.

#### NOREPLACE

Tato definice nenahradí žádnou existující definici se stejným názvem.

## DEFINOVÁNÍ PROCESU

Použijte příkaz MQSC DEFINE PROCESS, abyste nadefinovali nový IBM MQ, definici procesu a nastavili jeho parametry.

### Použití příkazů MQSC

Informace o tom, jak používat příkazy MQSC, najdete v tématu [Provedení úloh lokální administrace pomocí příkazů MQSC](#).

IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
✓	✓	✓	2CR

Vysvětlení symbolů ve sloupci z/OS viz [Použití příkazů v systému z/OS](#).


- [Syntaktický diagram](#)
- [“Popisy parametrů pro DEFINE PROCESS” na stránce 910](#)

**Synonymum:** DEF PRO


Hodnoty zobrazené nad hlavní čarou v čárovém diagramu jsou předvolby dodávané s produktem IBM MQ, ale vaše instalace je mohla změnit. Viz [“Jak číst spojnicové diagramy” na stránce 7](#).

## DEFINOVÁNÍ PROCESU




►► DEFINE PROCESS — ( — *název\_procesu* — ) ►



### Definice attrs



### Atributy procesu



### Poznámky:

- 1 Platné pouze na z/OS , pokud je správce front členem skupiny sdílení front.
- 2 Platné pouze na z/OS.
- 3 Předvolba závisí na platformě a může být změněna vaší instalací.

## Popisy parametrů pro DEFINE PROCESS

### (název-procesu)

Název definice procesu produktu IBM MQ (viz [Pravidla pojmenování objektů IBM MQ](#)). Vyžaduje se hodnota *název-procesu*.

Název nesmí být shodný s žádnou jinou definicí procesu, která je aktuálně definována pro tohoto správce front (není-li zadána volba REPLACE).

### APPLICID (řetězec)

Název aplikace, která má být spuštěna. Název může být obvykle úplný název spustitelného souboru spustitelného objektu. Způsobilost názvu souboru je zvláště důležitá v případě, že máte více instalací produktu IBM MQ, abyste zajistili spuštění správné verze aplikace. Maximální délka je 256 znaků.

V případě aplikace CICS je tento název identifikátorem transakce CICS.

**z/OS** Pro aplikaci IMS se jedná o ID transakce IMS.

**z/OS** U distribuovaných front v systému z/OS musí být v případě distribuovaných front **CSQX START**.

### APPLTYPE (řetězec)

Typ aplikace, která má být spuštěna. Platné typy aplikací jsou:

#### Celé číslo

Systémem definovaný typ aplikace v rozsahu nula až 65 535 nebo uživatelsky definovaný typ aplikace v rozsahu 65 536 až 999 999 999.

Pro určité hodnoty v rozsahu systému lze místo číselné hodnoty zadat parametr z následujícího seznamu:

#### CICS

Představuje transakci produktu CICS.

**z/OS** **IMS**

Představuje transakci IMS.

**z/OS** **MVS**

Reprezentuje aplikaci produktu z/OS (dávkový nebo TSO).

#### NOTESAGENT

Představuje agenta Lotus Notes.

#### NSK

Reprezentuje aplikaci produktu HP Integrity NonStop Server.

**IBM i** **OS400**

Reprezentuje aplikaci produktu IBM i.

#### UNIX

Reprezentuje aplikaci produktu UNIX.

#### Windows

Reprezentuje aplikaci produktu Windows.

**z/OS** **WLM**

Reprezentuje aplikaci správce pracovní zátěže produktu z/OS.

#### DEF

Zadání DEF způsobí, že se výchozí typ aplikace pro platformu, na které je příkaz interpretován, bude uložen v definici procesu. Tuto výchozí hodnotu nelze při instalaci změnit. Pokud platforma podporuje klienty, výchozí nastavení je interpretováno jako výchozí typ aplikace serveru.

Používejte pouze typy aplikací (jiné než uživatelem definované typy), které jsou podporovány na platformě, na které je příkaz spuštěn:

- **z/OS** V systémech z/OS, CICS, IMS, MVS, UNIX, WINDOWS, WLM, a DEF jsou podporovány
- V systému IBM jsou podporovány OS400, CICS a DEF.
- V systémech Systém UNIX, UNIX, WINDOWS, CICS a DEF jsou podporovány
- V systémech Windows, WINDOWS, UNIX, CICS a DEF jsou podporovány

## **z/OS** **CMDSCOPE**

Tento parametr se vztahuje pouze na z/OS a určuje, jak se příkaz provádí, když je správce front členem skupiny sdílení front.

CMDSCOPE musí být prázdný nebo lokální správce front, pokud je QSGDISP nastaveno na GROUP.

• •

Příkaz bude proveden ve správci front, v němž byl zadán.

### ***název-správce-front***

Příkaz je proveden ve správci front, který jste zadali, pokud je správce front aktivní v rámci skupiny sdílení front.

V prostředí se sdílenou frontou můžete zadat jiný název správce front z jednoho, který používáte k zadání příkazu. Je třeba povolit příkazový server.

\*

Příkaz se provádí na lokálním správci front a je také předán každému aktivnímu správci front ve skupině sdílení front. Efekt je stejný jako zadání příkazu do všech správců front ve skupině sdílení front.

### **DESCR ( řetězec )**

Komentář prostého textu. Poskytuje popisné informace o objektu, když operátor vydá příkaz DISPLAY PROCESS.

Musí obsahovat pouze zobrazitelné znaky. Maximální délka je 64 znaků. V instalaci se znakovou sadou DBCS může obsahovat znaky DBCS (maximální délka je omezena na 64 bajtů).

**Poznámka:** Použit znaky z identifikátoru kódované znakové sady (CCSID) pro tohoto správce front. Ostatní znaky mohou být nesprávně přeloženy, pokud jsou informace odeslány jinému správci front.

### **ENVRDATA ( řetězec )**

Znakový řetězec, který obsahuje informace o prostředí vztahující se k aplikaci, která má být spuštěna. Maximální délka je 128 znaků.

Význam ENVRDATA je určen aplikací monitor spouštěčů. Monitor spouštěčů poskytnutý produktem IBM MQ připojí ENVRDATA do seznamu parametrů předávaných do spuštěné aplikace. Seznam parametrů se skládá ze struktury MQTMC2 následovaného mezerou, za kterou následuje ENVRDATA s odstraněnými koncovými mezerami.

### **Notes:**

1. **z/OS** V systému z/OS nejsou ENVRDATA používány aplikacemi monitoru spouštěčů, které poskytuje IBM MQ.
2. **z/OS** Pokud je parametr APPLTYPE modulem WLM z/OS, lze v záhlaví ENVRDATA zadat výchozí hodnoty polí ServiceName a ServiceStep v záhlaví pracovních informací (MQWIH) v záhlaví WVIDEX. Formát musí být:

```
SERVICENAME=seivname, SERVICESTEP=stepname
```

kde:

#### **SERVICENAME=**

je prvních 12 znaků ENVRDATA.

**servname**

je 32znakový název služby. Může obsahovat vložené mezery nebo jakákoli jiná data a mají koncové mezery. Je zkopírován do MQWIH jako je.

**SERVICESTEP=**

je dalších 13 znaků ENVRDATA.

**stepname**

je 1-8 znakový název kroku služby. Zkopíruje se tak, jak se má provést do struktury MQWIH, a doplní na osm znaků mezerami.

Je-li formát chybný, pole v MQWIH jsou nastavena na mezery.

3. V systémech Systémy SYSTÉM UNIX lze ENVRDATA nastavit na znak ampersand, aby se spustilo spouštění aplikace v pozadí.

**LIKE ( název-procesu )**

Název objektu stejného typu, s parametry, které se používají k modelování této definice.

Pokud toto pole není uvedeno, hodnoty polí, které neposkytnete, jsou převzaty z výchozí definice pro tento objekt.

Použití LIKE je ekvivalentní uvedení:

```
LIKE (SYSTEM . DEFAULT . PROCESS)
```

K dispozici je výchozí definice pro každý typ objektu. Poskytnutá výchozí nastavení můžete změnit na požadované výchozí hodnoty. Viz [Pravidla pojmenování objektů IBM MQ](#).

**z/OS** V systému z/OS správce front vyhledá u objektu s názvem, který zadáte, a dispozice QMGR nebo COPY (QMGR nebo COPY), sadu stránek nula pro objekt. Dispozice objektu LIKE se nekopíruje do objektu, který definujete.

**Poznámka:**

1. Objekty QSGDISP (GROUP) se neprohledávají.
2. LIKE se ignoruje, je-li zadáno QSGDISP (COPY).

**z/OS QSGDISP**

Tento parametr se vztahuje pouze k produktu z/OS .

Určuje dispozice objektu, na který příkaz aplikujete (to znamená, kde je definován a jak se chová).

QSGDISP	Definice
<b>COPY</b>	Objekt je definován na sadě stránek správce front, který provádí daný příkaz. Používá objekt QSGDISP (GROUP) se stejným názvem jako objekt 'LIKE'.
<b>Skupina</b>	Definice objektu je uložena ve sdíleném úložišti. GROUP je povolen pouze tehdy, je-li správce front ve skupině sdílení front. Je-li definice úspěšná, vygeneruje se následující příkaz.  <pre>DEFINE PROCESS (process-name) REPLACE QSGDISP (COPY)</pre> <p>Příkaz je odeslán všem aktivním správcům front ve skupině sdílení front za účelem pokusu o provedení nebo aktualizaci lokálních kopií na sadě stránek nula. Atribut DEFINE pro objekt skupiny se projeví bez ohledu na to, zda se nezdaří generovaný příkaz s QSGDISP (COPY).</p>
<b>PRIVATE</b>	Nepovoleno.
<b>QMGR</b>	Objekt je definován na sadě stránek správce front, který provádí daný příkaz.



## REPLACE a NOREPLACE

Určuje, zda má být existující definice **z/OS** (a na z/OS, se stejným odebráním) nahrazena touto definicí. REPLACE je volitelný. Žádný objekt s jinou dispozicí se nezmění.

### REPLACE

Tato definice nahradí jakoukoli existující definici se stejným názvem. Pokud definice neexistuje, je vytvořena.

### NOREPLACE

Tato definice nenahradí žádnou existující definici se stejným názvem.

## USERDATA (řetězec)

Znakový řetězec, který obsahuje informace o uživateli vztahující se k aplikaci definované v APPLICID, který má být spuštěn. Maximální délka je 128 znaků.

Význam USERDATA je určen aplikací pro monitor spouštěčů. Monitor spouštěčů poskytnutý produktem IBM MQ jednoduše předává USERDATA do spuštěné aplikace jako součást seznamu parametrů. Seznam parametrů se skládá ze struktury MQTMC2 (obsahuje USERDATA) následovaná jednou mezerou, po níž následuje ENVRDATA s odstraněnými koncovými mezerami.

Pro agenty kanálu zpráv produktu IBM MQ je formát tohoto pole název kanálu o délce až 20 znaků. Informace o agentech kanálů zpráv najdete v tématu [Správa objektů pro spouštění](#).

Pro produkt Microsoft Windows nesmí znakový řetězec obsahovat uvozovky, pokud má být definice procesu předána produktu `runmqtm`.

## **z/OS** DEFINOVAT PSID

Použijte příkaz MQSC DEFINE PSID k definování sady stránek a přidruženého fondu vyrovnávacích pamětí.

## Použití příkazů MQSC


Informace o tom, jak používat příkazy MQSC, najdete v tématu [Provedení úloh lokální administrace pomocí příkazů MQSC](#).

IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
			1CR

Vysvětlení symbolů ve sloupci z/OS viz [Použití příkazů v systému z/OS](#).

- [Syntaktický diagram](#)
- [“Poznámky k použití pro DEFINE PSID” na stránce 914](#)
- [“Popisy parametrů pro DEFINE PSID” na stránce 914](#)

**Synonymum:** DEF PSID



## Poznámky k použití pro DEFINE PSID

Příkaz lze použít dvěma způsoby:

### 1. Při restartu ze vstupní datové sady inicializace CSQINP1 zadejte své standardní sady stránek:

- Klíčové slovo DSN nelze zadat, pokud je zadán příkaz z CSQINP1.
- Je-li pro stejnou sadu stránek zadán více než jeden příkaz DEFINE PSID, bude zpracován pouze poslední z nich.

### 2. Chcete-li dynamicky přidat sadu stránek, je-li správce front spuštěn, postupujte takto:

- Příkaz musí uvádět klíčové slovo DSN a může být vydán z jedné z následujících možností:
  - Konzola produktu z/OS .
  - Příkazový server a fronta příkazů pomocí CSQUTIL, CSQINPX nebo aplikací.
- Identifikátor sady stránek (tj. číslo PSID) může být správcem front dříve použit správcem front. Proto by měl být čerstvě naformátován pomocí příkazu FORMAT (RECOVER) v CSQUTIL nebo naformátován pomocí FORMAT (REPLACE) v CSQUTIL.
- Nemůžete dynamicky přidat sadu stránek nula.
- Parametr BUFFPOOL může uvádět momentálně nepoužívaný fond vyrovnávacích pamětí. Pokud byl fond vyrovnávacích pamětí definován v souboru CSQINP1 , ale nebyl použit žádným PSID, pak je počet použitých vyrovnávacích pamětí vytvořen v případě, že je k dispozici požadované virtuální úložiště. Není-li k dispozici, nebo pokud fond vyrovnávacích pamětí nebyl definován v souboru CSQINP1, pokusí se správce front přidělit 1000 vyrovnávacích pamětí. Pokud to není možné, alokují se 100 vyrovnávacích pamětí.
- Měli byste aktualizovat spouštěný kód JCL procedury úlohy spuštěného správce front a vstupní datovou sadu inicializace CSQINP1 tak, aby zahrnovala novou sadu stránek.

Jedna z zpráv `CSQP042I` nebo `CSQP041E` je výstupem, když je příkaz dokončen.

Chcete-li dynamicky změnit metodu expanze, je třeba použít příkaz `ALTER PSID` . Chcete-li například změnit parametr `EXPAND` z hodnoty `USER` na systém `SYSTEM`, zadejte následující příkaz:

```
ALTER PSID(page set id) EXPAND(SYSTEM)
```

Příkaz `PAGESET (DISPLAY USAGE TYPE)` můžete použít k zobrazení informací o sadách stránek (viz [“Zobrazení využití”](#) na stránce 1216 ).

## Popisy parametrů pro DEFINE PSID

### (psi-číslo)

Identifikátor sady stránek. To je povinné.

Mezi sadami stránek a datovými sadami VSAM používaným k ukládání těchto stránek existuje vztah typu jedna ku jedné. Identifikátor se skládá z čísla v rozsahu 00 až 99. Používá se ke generování *ddname*, který odkazuje na datovou sadu VSAM LDS, v rozsahu CSQP0000 až CSQP0099.

Identifikátor nesmí být stejný jako žádný jiný identifikátor kódové sady stránek, který je aktuálně definován v tomto správci front.

### BUFFPOOL ( celé číslo )

Číslo oblasti vyrovnávací paměti (v rozsahu od 0 do 15). Je-li `OPMODE` nastaven na `OPMODE = (NEWFUNC, 800)`, toto číslo je v rozsahu 0 až 99. Toto je volitelné. Výchozí hodnota je nula.

Pokud již fond vyrovnávacích pamětí nebyl vytvořen příkazem `DEFINE BUFFPOOL`, fond vyrovnávacích pamětí se vytvoří s 1000 vyrovnávacích pamětí a hodnotou `LOCATION` je hodnota `NÍZKÝ`.

Je-li číslo `psid` nula, musí být číslo fondu vyrovnávacích pamětí v rozsahu 0 až 15, jinak příkaz selže a správce front se nespustí.

### DSN ( název datové sady )

Název katalogizované datové sady VSAM LDS. Toto je volitelné. Není nastavena žádná výchozí hodnota.

### EXPAND

Řídí, jak by měl správce front rozšířit sadu stránek, jakmile se zaplní, a další stránky jsou vyžadovány v sadě stránek.

#### Uživatel

Použije se velikost sekundární oblasti, která byla zadána při definování sady stránek. Pokud nebyla zadána žádná velikost sekundární oblasti, nebo byla určena jako nula, nelze v případě datové sady sady stránek nepruhoanou datovou sadu nastavit žádné dynamické rozšíření sady stránek.

Pokud bude v okamžiku opětného spuštění dříve používaná sada stránek nahrazena menší datovou sadou, bude rozšiřována, dokud nedosáhne velikosti sady dat používané dříve. K dosažení této velikosti je potřebná pouze jedna oblast.

### SYSTEM

Je použita velikost sekundární oblasti, která je přibližně 10% aktuální velikosti sady stránek. Může být zaokrouhlena nahoru v závislosti na charakteristice zařízení DASD.

#### Není

K provedení další expanze sady stránek již není zapotřebí žádné další rozšíření.

## Fronty DEFINE

Pomocí příkazu MQSC **DEFINE** definujete lokální, model nebo vzdálenou frontu nebo alias fronty, alias fronty pro odpověď nebo alias fronty správce front.

## Použití příkazů MQSC

Informace o tom, jak používat příkazy MQSC, najdete v tématu [Provedení úloh lokální administrace pomocí příkazů MQSC](#).

Tato sekce obsahuje následující příkazy:

- [“DEFINOVAT ALIAS QALIAS”](#) na stránce 938
- [“DEFINOVAT QLOCAL”](#) na stránce 940
- [“DEFINOVAT MODEL QMODEL”](#) na stránce 942
- [“DEFINOVAT QREMOTE”](#) na stránce 945

Definujte alias fronty nebo alias správce front pomocí příkazu [“DEFINOVAT QREMOTE”](#) na stránce 945 .

Tyto příkazy jsou podporovány na následujících platformách:


IBM i	SYSTEM UNIX a Linux	Windows	z/OS
✓	✓	✓	2CR

Vysvětlení symbolů ve sloupci z/OS viz [Použití příkazů v systému z/OS](#).

## Poznámky k použití pro fronty DEFINE

- Úspěšné dokončení příkazu neznámá, že byla akce dokončena. Chcete-li zkontrolovat skutečné dokončení, prohlédněte si krok [DEFINE queues](#) v tématu [Kontrola, zda byly dokončeny asynchronní příkazy pro distribuované sítě](#).

- Pro lokální fronty

1.  Můžete definovat lokální frontu s produktem QSGDISP (SHARED) i v případě, že jiný správce front ve skupině sdílení front již má lokální verzi fronty. Když se však pokusíte o přístup k lokálně definované frontě, dojde k selhání s kódem příčiny MQRC\_OBJECT\_NOT\_UNIQUE (2343).

Lokální verze fronty se stejným názvem může být typu QLOCAL, QREMOTE nebo QALIAS a má dispozice, QSGDISP (QMGR).

Chcete-li konflikt vyřešit, je třeba odstranit jednu z front pomocí příkazu **DELETE**. Pokud fronta, kterou chcete odstranit, obsahuje zprávy, použijte volbu PURGE nebo odeberte zprávy nejprve pomocí příkazu **MOVE**.

Chcete-li například odstranit verzi produktu QSGDISP (LOCAL), která obsahuje zprávy, a zkopírovat tyto zprávy do verze produktu QSGDISP (SHARED), zadejte následující příkazy:

```
MOVE QLOCAL(Queue.1) QSGDISP(PRIVATE) TOQLOCAL(Queue.1) TYPE(ADD)
DELETE QLOCAL(Queue.1) QSGDISP(QMGR)
```

- Pro alias fronty:

1. DEFINE QALIAS( *aliasqueue* ) TARGET( *otherqname* ) CLUSTER( *c* ) inzeruje frontu *otherqname* podle názvu *aliasqueue*.
2. DEFINE QALIAS( *aliasqueue* ) TARGET( *otherqname* ) umožňuje použití fronty deklarovanou názvem *otherqname*, které má být použito v tomto správci front, názvem *aliasqueue*.
3. TARGTYPE a TARGET nejsou atributy klastru, to znamená, že nejsou sdíleny v klastrovaném prostředí.

- Pro vzdálené fronty:

1. DEFINE QREMOTE( *rqueue* ) RNAME( *otherq* ) RQMNAME( *otherqm* ) CLUSTER( *cl* ) oznámí tento správce front jako bránu uložení a předání, na kterou lze odesílat zprávy pro frontu *rqueue*. Nemá žádný efekt jako alias fronty pro odpověď s výjimkou lokálního správce front.  
DEFINE QREMOTE( *otherqm* ) RNAME( ) RQMNAME( *anotherqm* ) XMITQ( *xq* ) CLUSTER oznámí tento správce front jako bránu uložení a předání, na kterou lze odesílat zprávy pro produkt *anotherqm*.
2. RQMNAME může být sám o sobě názvem správce front klastru v rámci klastru. Inzerovaný název správce front můžete mapovat na jiný název lokálně. Vzor je stejný jako u definic QALIAS.
3. Hodnoty parametrů RQMNAME a QREMOTE mohou být stejné, pokud RQMNAME je sám o sobě správcem front klastru. Je-li tato definice také inzerována pomocí atributu CLUSTER, nevybírejte lokálního správce front v uživatelské proceduře pracovní zátěže klastru. Pokud tak učiníte, dojde k cyklickým výsledkům definice.
4. Vzdálené fronty nemusí být definovány lokálně. Výhodou toho je, že aplikace mohou odkazovat na frontu jednoduchým, lokálně definovaným názvem. Pokud tak učiníte, bude název fronty kvalifikován názvem správce front, ve kterém je fronta umístěna. Použití lokální definice znamená, že aplikace nemusí být informovány o skutečném umístění fronty.
5. Definice vzdálené fronty může být také použita jako mechanismus pro uchování definice aliasu správce front nebo definice alias fronty odpovědí. Název definice v těchto případech je:
  - Název správce front používaný jako alias pro jiný název správce front (alias správce front) nebo
  - Název fronty používaný jako alias pro frontu pro odpověď (alias fronty odpovědí).

## Popis parametrů pro DEFINE QUEUE a ALTER QUEUE

Tabulka 67 na stránce 916 zobrazuje parametry, které jsou relevantní pro každý typ fronty. Za tabulkou je uveden popis jednotlivých parametrů.

Tabulka 67. Parametry DEFINE a ALTER QUEUE				
Parametr	Lokální fronta	Modelová fronta	Fronta aliasů	Vzdálená fronta
ACCTQ	✓	✓		
BOQNAME	✓	✓		



Tabulka 67. Parametry DEFINE a ALTER QUEUE (pokračování)

Parametr	Lokální fronta	Modelová fronta	Fronta aliasů	Vzdálená fronta
<u>BOTHRESH</u>	✓	✓		
> z/OS > z/OS <u>CFSTRUCT</u>	✓	✓		
<u>CLCHNAME</u>	✓			
<u>CLUSNL</u>	✓		✓	✓
<u>CLUSTER</u>	✓		✓	✓
<u>CLWLPRTY</u>	✓		✓	✓
<u>CLWLRANK</u>	✓		✓	✓
<u>CLWLUSEQ</u>	✓			
> z/OS > z/OS <u>CMDSCOPE</u>	✓	✓	✓	✓
<u>CUSTOM</u>	✓	✓	✓	✓
<u>DEFBIND</u>	✓		✓	✓
<u>DEFPRESP</u>	✓	✓	✓	✓
<u>DEFPRTY</u>	✓	✓	✓	✓
<u>DEFPSIST</u>	✓	✓	✓	✓
<u>DEFREADA</u>	✓	✓	✓	
<u>DEFSOPT</u>	✓	✓		
<u>DEFTYPE</u>		✓		
<u>DESCR</u>	✓	✓	✓	✓
<u>DISTL</u>	✓	✓		
<u>FORCE</u>	✓		✓	✓
<u>GET</u>	✓	✓	✓	
<u>HARDENBO</u> or <u>NOHARDENBO</u>	✓	✓		
<u>INDXTYPE</u>	✓	✓		
<u>INITQ</u>	✓	✓		
<u>LIKE</u>	✓	✓	✓	✓

Tabulka 67. Parametry DEFINE a ALTER QUEUE (pokračování)

Parametr	Lokální fronta	Modelová fronta	Fronta aliasů	Vzdálená fronta
<u>MAXDEPTH</u>	✓	✓		
<u>MAXMSGL</u>	✓	✓		
<u>MONQ</u>	✓	✓		
<u>MSGDLVSQ</u>	✓	✓		
<u>NOREPLACE</u>	✓	✓	✓	✓
<u>NPMCLASS</u>	✓	✓		
<u>PROCESS</u>	✓	✓		
<u>PROPCTL</u>	✓	✓	✓	
<u>PUT</u>	✓	✓	✓	✓
<i>queue-name</i>	✓	✓	✓	✓
<u>QDEPTHHI</u>	✓	✓		
<u>QDEPTHLO</u>	✓	✓		
<u>QDPHIEV</u>	✓	✓		
<u>QDPLOEV</u>	✓	✓		
<u>QDPMAXEV</u>	✓	✓		
▶ z/OS	✓	✓	✓	✓
▶ z/OS				
<u>QSGDISP</u>				
<u>QSVCI EV</u>	✓	✓		
<u>QSVCI NT</u>	✓	✓		
<u>REPLACE</u>	✓	✓	✓	✓
<u>RETINTVL</u>	✓	✓		
<u>RNAME</u>				✓
<u>RQMNAME</u>				✓
<u>SCOPE</u>	✓		✓	✓
<u>SHARE</u> or <u>NOSHARE</u>	✓	✓		
<u>STATQ</u>	✓	✓		

Tabulka 67. Parametry DEFINE a ALTER QUEUE (pokračování)

Parametr	Lokální fronta	Modelová fronta	Fronta aliasů	Vzdálená fronta
  <u>STGCLASS</u>	✓	✓		
<u>TARGET</u>			✓	
<u>TARGQ</u>			✓	
<u>TARGETTYPE</u>			✓	
<u>TRIGDATA</u>	✓	✓		
<u>TRIGDPTH</u>	✓	✓		
<u>TRIGGER or NOTRIGGER</u>	✓	✓		
<u>TRIGMPRI</u>	✓	✓		
<u>TRIGTYPE</u>	✓	✓		
<u>USAGE</u>	✓	✓		
<u>XMITQ</u>				✓

#### ***název\_fronty***

Lokální název fronty, kromě vzdálené fronty, kde se jedná o lokální definici vzdálené fronty.

Viz [Pravidla pojmenování objektů IBM MQ](#).

#### **ACCTQ**

Určuje, zda má být pro frontu povoleno shromažďování dat evidence. V systému z/OS shromážděná data jsou účetní data třídy 3 (evidence na úrovni podprocesů a na úrovni fronty). Má-li být shromažďována data evidence pro tuto frontu, musí být také povolena data evidence pro toto připojení. Zapněte shromažďování dat evidence tím, že nastavíte buď atribut správce front **ACCTQ**, nebo pole voleb ve struktuře MQCNO na volání MQCONN.

#### **QMGR**

Kolekce účetních dat je založena na nastavení parametru **ACCTQ** v definici správce front.

#### **ON**

Shromažďování účetních dat je pro frontu povoleno, pokud má parametr správce front **ACCTQ** hodnotu NONE. Na systémech z/OS musíte zapnout účtování třídy 3 pomocí příkazu **START TRACE**.

#### **OFF**

Shromažďování účetních dat je pro frontu zakázáno.

#### **BOQNAME ( *název-fronty* )**

Přemrštěný název fronty vrácených zpráv.

Tento parametr je podporován pouze v případě lokálních a modelových front.

Tento parametr použijte k nastavení nebo změně atributu názvu fronty lokálního nebo modelu, který je ve frontě. Kromě možnosti dotazování na hodnotu, která má být dotazována, správce front nic neodvozuje na základě hodnoty tohoto atributu. IBM MQ classes for JMS přenáší zprávu, která je z maximálního počtu opakování vrácena do této fronty. Maximum je určeno atributem **BOTHRESH**.

## **BOTHRESH ( celé\_číslo )**

Prahová hodnota vrácení.

Tento parametr je podporován pouze v případě lokálních a modelových front.

Tento parametr použijte k nastavení nebo změně hodnoty atributu předchozí prahové hodnoty pro výstup z lokální nebo modelové fronty. Kromě možnosti dotazování na hodnotu, která má být dotazována, správce front nic neodvozuje na základě hodnoty tohoto atributu. IBM MQ classes for JMS použijte atribut k určení toho, kolikrát se zpráva vrátila. Je-li hodnota překročena, zpráva se přenesla do fronty pojmenované atributem **BOQNAME** .

Zadejte hodnotu v rozsahu 0-999 999 999.

## **z/OS CFSTRUCT ( název\_struktury )**

Určuje název struktury prostředku Coupling Facility, do které mají být ukládány zprávy při použití sdílených front.

Tento parametr je podporován pouze v systémech z/OS pro lokální a modelové fronty.

Název:

- Nesmí obsahovat více než 12 znaků.
- Musí začínat velkým písmenem (A-Z)
- Může obsahovat pouze znaky A-Z a 0-9.

Název skupiny sdílení front, ke kterému je správce front připojen, má předponu s názvem, kterou jste zadali. Název skupiny sdílení front je vždy čtyři znaky, je-li to nutné, doplněný znaky @. Pokud například použijete skupinu sdílení front s názvem NY03 a zadáte název PRODUCT7, výsledný název struktury prostředku Coupling Facility je NY03PRODUCT7. Administrativní strukturu pro skupinu sdílení front (v tomto případě NY03CSQ\_ADMIN) nelze použít pro ukládání zpráv.

Pro ALTER QLOCAL, ALTER QMODEL, DEFINE QLOCAL s **REPLACE** a DEFINE QMODEL s **REPLACE** platí následující pravidla:

- V lokální frontě s **QSGDISP** ( SHARED ), **CFSTRUCT** nelze změnit.

Pokud změníte hodnotu buď **CFSTRUCT** nebo **QSGDISP** , musíte frontu vymazat a předefinovat. Chcete-li zachovat některou ze zpráv ve frontě, je třeba před odstraněním fronty odlehčovat zprávy. Znovu načtete zprávy po předefinování fronty, nebo přesuňte zprávy do jiné fronty.

- Ve modelové frontě s **DEFTYPE** ( SHAREDYN ) nesmí být **CFSTRUCT** prázdný.
- U lokální fronty s **QSGDISP** jinou než SDÍLENO nebo s modelovou frontou s **DEFTYPE** jinou než SHAREDYN, hodnota **CFSTRUCT** nezáleží.

Pro DEFINE QLOCAL s **NOREPLACE** a DEFINE QMODEL s **NOREPLACE**, struktura prostředku Coupling Facility:

- V lokální frontě s **QSGDISP** ( SHARED ) nebo modelová fronta s **DEFTYPE** ( SHAREDYN ), **CFSTRUCT** nemůže být prázdná.
- U lokální fronty s jiným **QSGDISP** než SHARED nebo modelové fronty s **DEFTYPE** jiným než SHAREDYN, hodnota **CFSTRUCT** nezáleží.

**Poznámka:** Než budete moci frontu používat, musí být struktura definována v datové sadě zásad Správa prostředků prostředku Coupling Facility (CFRM).

## **CLCHNAME ( název\_kanálu )**

Tento parametr je podporován pouze v přenosových frontách.

CLCHNAME je generický název odesílacích kanálů klastru, které používají tuto frontu jako přenosovou frontu. Atribut uvádí, které odesílací kanály klastru budou z této přenosové fronty klastru posílat zprávy do přijímacího kanálu klastru.

Atribut atributu přenosové fronty CLCHNAME můžete také ručně nastavit na odesílací kanál klastru. Zprávy, které jsou určeny pro správce front připojeného prostřednictvím odesílacího kanálu



klastru, jsou uloženy do přenosové fronty, která identifikuje odesílací kanál klastru. Tyto zprávy se nebudou ukládat do výchozí přenosové fronty klastru. Nastavíte-li atribut CLCHNAME na prázdné místo, přepne se kanál do výchozí přenosové fronty klastru při restartu kanálu. Výchozí fronta je buď SYSTEM.CLUSTER.TRANSMIT.ChanneName, nebo SYSTEM.CLUSTER.TRANSMIT.QUEUE, v závislosti na hodnotě atributu DEFCLXQ správce front.

Zadáním hvězdiček "\*" \* "" v CLCHNAME můžete přidružit přenosovou frontu k sadě odesílacích kanálů klastru. Hvězdička může být na začátku, na konci nebo kdekoli ve středu řetězce názvu klastru. Parametr CLCHNAME je omezen délkou 48 znaků, MQ\_OBJECT\_NAME\_LENGTH. Název kanálu je omezen na 20 znaků: MQ\_CHANNEL\_NAME\_LENGTH. Uvedete-li hvězdičku, musíte také nastavit atribut SHARE tak, aby více kanálů mohlo souběžně přistupovat k přenosové frontě.

**z/OS** Uvedete-li "\*" \* "" v CLCHNAME, abyste získali název profilu kanálu, musíte uvést název profilu kanálu v uvozovkách. Pokud neuvedete generický název kanálu v uvozovkách, obdržíte zprávu CSQ9030E.

Výchozí konfigurace správce front pro všechny odesílací kanály klastru je odesílat zprávy z jedné přenosové fronty SYSTEM.CLUSTER.TRANSMIT.QUEUE. Výchozí konfiguraci lze upravit změnou atributu správce front DEFCLXQ. Výchozí hodnota tohoto atributu je SCTQ. Tuto hodnotu můžete změnit na CHANNEL. Nastavíte-li atribut DEFCLXQ na hodnotu CHANNEL, bude mít každý odesílací kanál klastru standardně používat specifickou přenosovou frontu klastru, SYSTEM.CLUSTER.TRANSMIT.ChanneName.

**z/OS** Pokud je v systému z/OS nastaven tento parametr, bude fronta:

- Musí být sdílitelný, uvedením atributu fronty SHARE.
- Musí být indexován na ID korelace zadáním INDXTYPE (CORRELID).
- Nesmí se jednat o dynamickou nebo sdílenou frontu.

### **CLUSNL ( název seznamu názvů )**

Název seznamu názvů klastrů, do kterých fronta patří.

Tento parametr je podporován pouze pro alias, lokální a vzdálené fronty.

Změny tohoto parametru nemají vliv na instance fronty, které jsou již otevřeny.

Pouze jedna z výsledných hodnot **CLUSNL** nebo **CLUSTER** může být neprázdná; nemůžete zadat hodnotu pro obě.

U lokálních front nelze tento parametr nastavit pro přenos, SYSTEM.CHANNEL.xx, SYSTEM.CLUSTER.xx nebo SYSTEM.COMMAND.xx fronty **z/OS**, a pouze pro z/OS fronty, pro fronty SYSTEM.QSG.xx.

Tento parametr je platný pouze v systémech AIX, HP-UX, Linux, Solaris a Windows **z/OS**, a z/OS.

### **CLUSTER ( název klastru )**

Název klastru, do kterého fronta patří.

Tento parametr je podporován pouze pro alias, lokální a vzdálené fronty.

Maximální délka je 48 znaků v souladu s pravidly pro pojmenování objektů IBM MQ. Změny tohoto parametru nemají vliv na instance fronty, které jsou již otevřeny.

Pouze jedna z výsledných hodnot **CLUSNL** nebo **CLUSTER** může být neprázdná; nemůžete zadat hodnotu pro obě.

U lokálních front nelze tento parametr nastavit pro přenos, SYSTEM.CHANNEL.xx, SYSTEM.CLUSTER.xx nebo SYSTEM.COMMAND.xx fronty **z/OS**, a pouze pro z/OS fronty, pro fronty SYSTEM.QSG.xx.

Tento parametr je platný pouze v systémech AIX, HP-UX, Linux, Solaris a Windows **z/OS**, a z/OS.

### **CLWLPRTY ( celé\_číslo )**

Určuje prioritu fronty pro účely rozdělení pracovní zátěže klastru. Tento parametr je platný pouze pro lokální, vzdálené fronty a alias fronty. Hodnota musí být v rozsahu nula až 9, kde nula je nejnižší priorita a 9 je nejvyšší. Další informace o tomto atributu najdete v tématu [Atribut fronty CLWLPRTY](#).

### **CLWLRANK ( celé\_číslo )**

Uvádí očíslování pořadí fronty pro účely rozdělení pracovní zátěže klastru. Tento parametr je platný pouze pro lokální, vzdálené fronty a alias fronty. Hodnota musí být v rozsahu nula až 9, kde nula je nejnižší pozice a 9 je nejvyšší. Další informace o tomto atributu naleznete v části [Atribut fronty CLWLRANK](#).

### **CLWLUSEQ**

Určuje chování operace MQPUT , pokud má cílová fronta lokální instanci a alespoň jednu vzdálenou instanci klastru. Tento parametr nemá žádný účinek, pokud produkt MQPUT pochází z kanálu klastru. Tento parametr je platný pouze pro lokální fronty.

### **QMGR**

Chování je zadáno argumentem **CLWLUSEQ** definice správce front.

### **ANY**

Správce front je pro účely rozdělení pracovní zátěže pro účely rozdělení pracovní zátěže považovat lokální frontu za jinou instanci fronty klastru.

### **LOKÁLNÍ**

Lokální fronta je jediným cílem operace MQPUT .

## **z/OS CMDSCOPE**

Tento parametr se vztahuje pouze k produktu z/OS . Určuje, kde má být příkaz spuštěn, když je správce front členem skupiny sdílení front.

Hodnota **CMDSCOPE** musí být prázdná nebo lokální správce front, je-li parametr **QSGDISP** nastaven na hodnotu GROUP nebo SHARED.

..

Příkaz bude spuštěn ve správci front, v němž byl zadán.

### **QmgrName**

Příkaz je spuštěn ve správci front, který jste zadali, pokud je správce front aktivní v rámci skupiny sdílení front.

Můžete zadat název správce front, jiný než správce front, ve kterém byl příkaz zadán. Můžete zadat jiný název, pouze v případě, že používáte prostředí skupiny sdílení front, a pokud je povolen příkazový server.

\*

Příkaz se provádí na lokálním správci front a je také předán každému aktivnímu správci front ve skupině sdílení front. Efekt \* je stejný jako zadání příkazu pro každého správce front ve skupině sdílení front.

### **CUSTOM ( řetězec )**

Vlastní atribut pro nové funkce.

**V 8.0.0.4** Tento atribut obsahuje hodnoty atributů, jako dvojice názvu atributu a hodnoty, oddělených alespoň jedním mezerou. Dvojice názvu atributu a hodnoty mají tvar NAME (VALUE) . Jednoduché uvozovky musí být uvozeny jiným jednoduchou uvozovkou.

### **CAPEXPRTY ( celé\_číslo )**

Maximální doba, vyjádřená v desetinách sekundy, do doby, než je zpráva vložena pomocí manipulátoru objektu s tímto objektem v cestě rozpoznání, se stane způsobilou pro zpracování vypršení platnosti.

Další informace o zpracování vypršení platnosti zprávy naleznete v tématu [Vynucení nižších časů vypršení platnosti](#).

### **celé\_číslo**

Hodnota musí být v rozsahu 1 až 999 999 999.

## **NOLIMIT**

Neexistuje žádné omezení doby vypršení platnosti zpráv vložených pomocí tohoto objektu. Toto je výchozí hodnota.

Uvedení hodnoty CAEXPRY, které není platné, nezpůsobí selhání příkazu. Místo toho se použije výchozí hodnota.

Všimněte si, že existující zprávy ve frontě, před změnou v produktu **CAEXPRY**, nejsou změnou ovlivněny (tj. jejich doba vypršení platnosti zůstane neporušená). Nová doba vypršení platnosti má pouze nové zprávy, které jsou vloženy do fronty po provedení změny v produktu **CAEXPRY**.

Maximální délka je definována konstantou MQ\_CUSTOM\_LENGTH a je aktuálně nastavena na hodnotu 128 na všech platformách.

## **DEFBIND**

Uvádí vazbu, která se má použít, když aplikace uvádí MQ00\_BIND\_AS\_Q\_DEF na volání MQOPEN, a fronta je fronta klastru.

### **OTEVŘENO**

Popisovač fronty je při otevření fronty navázán na specifickou instanci fronty klastru.

### **NotFixed**


Popisovač fronty není vázán na žádnou instanci fronty klastru. Správce front vybírá specifickou instanci fronty, je-li zpráva vložena do produktu MQPUT. Změní tento výběr později, pokud vyvstane potřeba.

### **Skupina**

Umožňuje aplikaci požadovat, aby byla skupina zpráv alokována do stejné cílové instance.

Více front se stejným názvem může být inzerováno v klastru správce front. Aplikace může odesílat všechny zprávy do jediné instance, MQ00\_BIND\_ON\_OPEN. Může povolit algoritmus správy pracovní zátěže pro výběr nevhodnějšího cíle na základě zpráv, MQ00\_BIND\_NOT\_FIXED. Umožňuje aplikaci požadovat, aby "skupina" zpráv byla alokována do stejné cílové instance. Vyvažování pracovní zátěže znovu vybírá místo určení mezi skupinami zpráv bez nutnosti použití MQCLOSE a MQOPEN fronty.

Volání MQPUT1 se vždy chová, jako by byla zadána hodnota NOTFIXED.

Tento parametr je platný pouze v systémech AIX, HP-UX, Linux, IBM i, Solarisa Windows  a z/OS.

## **DEFPRESP**

Uvádí chování, které budou použity aplikacemi, když je typ odezvy vložení, v rámci voleb MQPMO, nastaven na MQPMO\_RESPONSE\_AS\_Q\_DEF.

### **SYNC**

Operace vložení do fronty určující MQPMO\_RESPONSE\_AS\_Q\_DEF se vydávají za předpokladu, že je místo toho zadán MQPMO\_SYNC\_RESPONSE.

### **ASYN**

Operace vložení do fronty určující MQPMO\_RESPONSE\_AS\_Q\_DEF jsou vydávány, jako kdyby byl zadán parametr MQPMO\_ASYNC\_RESPONSE; viz [volby MQPMO \(MQLONG\)](#).

## **DEFPRTY ( celé číslo )**

Výchozí priorita zpráv vložených do fronty. Hodnota musí být v rozsahu 0 až 9. Nula je nejnižší priorita, až do parametru správce front **MAXPRTY**. Standardní hodnota **MAXPRTY** je 9.

## **DEFPSIST**

Uvádí perzistenci zpráv, která se má použít, když aplikace uvádějí volbu MQPER\_PERSISTENCE\_AS\_Q\_DEF.

### **NO**

Zprávy v této frontě se po restartu správce front ztratí.

### **YES**

Zprávy v této frontě se uchovají i po restartu správce front.

 V systémech z/OS jsou hodnoty N a Y akceptovány jako synonyma NO a YES.

## DEFREADA

Určuje výchozí chování dopředného čtení pro netrvalé zprávy doručené klientovi. Povolení dopředného čtení může zlepšit výkon klientských aplikací přijímajících netrvalé zprávy.

### NO

Netrvalé zprávy nejsou dopředné čtení, pokud je aplikace klienta nakonfigurována na požadavky dopředného čtení.

### YES

Netrvalé zprávy jsou odeslány na klienta před tím, než je aplikace požaduje. Netrvalé zprávy mohou být ztraceny, pokud klient skončí abnormálně, nebo pokud klient neodstraní všechny zprávy, které odeslal.

### VYPNUTO

Čtení předem netrvalých zpráv pro tuto frontu není povoleno. Zprávy se do klienta neodesílají bez ohledu na to, zda aplikace klienta požaduje dopředné čtení.

## DEFSOPT

Výchozí volba sdílení pro aplikace otevírající tuto frontu pro vstup:

### Exc1

Požadavek na otevření je pro výlučný vstup z fronty

### SHARED

Požadavek na otevření je pro sdílený vstup z fronty


## DEFTYPE

Typ definice fronty.

Tento parametr je podporován pouze u modelových front.

### Trvalý dynamický

Trvalá dynamická fronta se vytvoří tehdy, když aplikace vydá volání MQI MQOPEN s názvem této modelové fronty zadané v deskriptoru objektu (MQOD).

 V systému z/OS má dynamická fronta dispozice QMGR.

### DWC)


Tato volba je k dispozici pouze v systému z/OS .

Trvalá dynamická fronta je vytvořena, když aplikace vydá volání rozhraní API produktu MQOPEN s názvem této modelové fronty zadané v deskriptoru objektu (MQOD).

Dynamická fronta má dispozici SHARED.

### Dočasný dynamický

Dočasná dynamická fronta je vytvořena, když aplikace vydá volání rozhraní API produktu MQOPEN s názvem této modelové fronty zadané v deskriptoru objektu (MQOD).

 V systému z/OS má dynamická fronta dispozice QMGR.

Neuvádějte tuto hodnotu pro definici modelové fronty s parametrem **DEFPSIST** YES.

Uvedete-li tuto volbu, neuvádějte **INDXTYPE** (MSGTOKEN).

## DESCR ( řetězec )

Komentář prostého textu. Poskytuje popisné informace o objektu, když operátor vydá příkaz DISPLAY QUEUE .

Musí obsahovat pouze zobrazitelné znaky. Maximální délka je 64 znaků. V instalaci se znakovou sadou DBCS může obsahovat znaky DBCS (maximální délka je omezena na 64 bajtů).

**Poznámka:** Použijte znaky, které jsou v identifikátoru kódované znakové sady (CCSID) tohoto správce front. Pokud tak neuděláte a pokud jsou informace odeslány do jiného správce front, mohou být nesprávně přeloženy.

## DISTL

Nastaví, zda jsou distribuční seznamy podporovány partnerským správcem front.

## YES

Distribuční seznamy jsou podporovány partnerským správcem front.

## NO

Distribuční seznamy nejsou podporovány partnerským správcem front.

**Poznámka:** Tento parametr obvykle neměníte, protože je nastaven pomocí agenta MCA. Tento parametr však můžete nastavit při definování přenosové fronty v případě, že je známa schopnost distribučního seznamu správce front místa určení.

Tento parametr je platný pouze pro AIX, HP-UX, Linux, Solaris a Okna.

## FORCE

Tento parametr se vztahuje pouze na příkaz ALTER u aliasu, lokálních a vzdálených front.

Zadejte tento parametr, chcete-li vynutit dokončení příkazu za následujících okolností.

Pro alias frontu, pokud platí obě následující podmínky:

- Je zadán parametr **TARGQ** .
- Aplikace má otevřenou tuto frontu aliasů

Pro lokální frontu platí, jsou-li splněny obě následující podmínky:

- Je zadán parametr **NOSHARE** .
- Více než jedna aplikace má otevřenou frontu pro vstup

**FORCE** je také zapotřebí, jsou-li splněny obě následující podmínky:

- Parametr **USAGE** se změnil.
- Ve frontě je jedna nebo více zpráv, nebo jedna nebo více aplikací má otevřenou frontu

Neměňte parametr **USAGE** , když jsou zprávy ve frontě; formát zpráv se změní, když jsou vloženy do přenosové fronty.

Pro vzdálenou frontu, pokud platí obě následující podmínky:

- Parametr **XMITQ** se změnil.
- Jedna nebo více aplikací má tuto frontu otevřenou jako vzdálenou frontu

**FORCE** je také zapotřebí, jsou-li splněny obě následující podmínky:

- Všechny parametry **RNAME**, **RQNAME** nebo **XMITQ** se změnily.
- Jedna nebo více aplikací má otevřenou frontu, která je interpretována prostřednictvím této definice jako alias správce front.

**Poznámka:** **FORCE** není vyžadováno, pokud je tato definice používána pouze jako alias fronty odpovědí.

Není-li parametr **FORCE** zadán v popisovaných okolnostech, nebude příkaz úspěšný.

## GET

Uvádí, zda mají být povoleny aplikace pro získání zpráv z této fronty:

### POVOLENO

Zprávy mohou být načítány z fronty prostřednictvím vhodně autorizovaných aplikací.

### VYPNUTO

Aplikace nemohou načítat zprávy z fronty.

Tento parametr lze také změnit pomocí volání rozhraní API produktu MQSET .

## HARDENBO & NOHARDENBO

Uvádí, zda je počet případů, kdy byla zpráva zálohována, tvrzená. Je-li počet upřesněn, hodnota pole **BackoutCount** deskriptoru zpráv je zapsána do protokolu před tím, než je zpráva vrácena operací MQGET. Zápis hodnoty do protokolu zajišťuje, že hodnota je přesná přes restarty správce front.

Tento parametr je podporován pouze v případě lokálních a modelových front.


Je-li počet odvolání trvale upřesněn, bude mít vliv na výkon operací MQGET pro trvalé zprávy v této frontě.

#### **HARDENBO**

Počet vrácení zprávy pro zprávy v této frontě je tvrzený, aby se zajistilo, že je počet přesný.

#### **NoHardenBO**

Počet vrácení zprávy pro zprávy v této frontě není upřesněn a nemusí být správný po restartování správce front.

**Poznámka:**  Tento parametr ovlivňuje pouze IBM MQ for z/OS.

#### **INDXTYPE**

Typ indexu udržovaného správcem front k urychlení operací produktu MQGET ve frontě. Pro sdílené fronty typ indexu určuje typ operací MQGET , které lze použít.

Tento parametr je podporován pouze v případě lokálních a modelových front.

Zprávy lze načítat pomocí kritéria výběru pouze tehdy, je-li udržován příslušný typ indexu, jak ukazuje následující tabulka:

Výběrové kritérium načtení	Je vyžadován typ indexu	
	Sdílená fronta	Jiná fronta
Žádná (sekvenční načtení)	Libovolný	Libovolný
Identifikátor zprávy	MSGID nebo NONE	Libovolný
Identifikátor korelace	CORRELID	Libovolný
Identifikátory zpráv a korelace	MSGID nebo CORRELID	Libovolný
Identifikátor skupiny	GROUPID	Libovolný
Seskupení	GROUPID	GROUPID
Token zpráv	není povoleno	MSGTOKEN

kde hodnota parametru **INDXTYPE** má následující hodnoty:

#### **NONE**

Není udržován žádný index. Použijte NONE , když jsou zprávy obvykle načítány postupně, nebo použijte jak identifikátor zprávy, tak identifikátor korelace jako kritérium výběru na volání MQGET .

#### **MSGID**

Je udržován index identifikátorů zpráv. Použijte MSGID , když jsou zprávy obvykle načítány s použitím identifikátoru zprávy jako kritéria výběru na volání MQGET s identifikátorem korelace nastaveným na hodnotu NULL.

#### **CorrelId**

Je udržován index identifikátorů korelace. Použijte CORRELID , když jsou zprávy obvykle načítány s použitím identifikátoru korelace jako kritéria výběru na volání MQGET s identifikátorem zprávy nastaveným na hodnotu NULL.

#### **groupID**

Je udržován index identifikátorů skupin. Použijte GROUPID , když se zprávy načítají pomocí kritérií výběru seskupení zpráv.

#### **Poznámka:**

1. Nemůžete nastavit **INDXTYPE** na GROUPID , je-li fronta přenosovou frontou.
2. Aby bylo možné určit sdílenou frontu s produktem **INDXTYPE** ( GROUPID ), musí fronta používat strukturu prostředku CF v produktu CFLEVEL (3).

**z/OS** **MsgToken**

Je udržován index tokenů zpráv. Použijte MSGTOKEN , když je fronta spravovaná fronta WLM, kterou používáte s funkcemi správce pracovní zátěže z/OS.

**Poznámka:** Nemůžete nastavit **INDXTYPE** na MSGTOKEN , pokud:

- Fronta je modelová fronta s typem definice SHAREDYN .
- Fronta je dočasná dynamická fronta
- Fronta je přenosová fronta
- Uvedete **QSGDISP** ( SHARED )

U front, které nejsou sdíleny a nepoužívají seskupení nebo tokeny zpráv, typ indexu neomezí typ výběru načítání. Index se však používá k urychlení operací produktu **GET** ve frontě, takže zvolte typ, který odpovídá nejběžnějším výběrovým výběrem.

Pokud měníte nebo nahrazujete existující lokální frontu, můžete změnit parametr **INDXTYPE** pouze v případech uvedených v následující tabulce:

Typ fronty		NESDÍLENO			SHARED	
Stav fronty		Aktivita bez vazby	Žádná nepotvrzená aktivita, přítomné zprávy	Žádná nepotvrzená aktivita a prázdná	Otevřené nebo zprávy k dispozici	Neotevřeno a prázdné
Změňte INDXTYPE z:	Do:	Změna povolena?				
NONE	MSGID	Ne	Ano	Ano	Ne	Ano
NONE	CORRELID	Ne	Ano	Ano	Ne	Ano
NONE	MSGTOKEN	Ne	Ne	Ano	-	-
NONE	GROUPID	Ne	Ne	Ano	Ne	Ano
MSGID	NONE	Ne	Ano	Ano	Ne	Ano
MSGID	CORRELID	Ne	Ano	Ano	Ne	Ano
MSGID	MSGTOKEN	Ne	Ne	Ano	-	-
MSGID	GROUPID	Ne	Ne	Ano	Ne	Ano
CORRELID	NONE	Ne	Ano	Ano	Ne	Ano
CORRELID	MSGID	Ne	Ano	Ano	Ne	Ano
CORRELID	MSGTOKEN	Ne	Ne	Ano	-	-
CORRELID	GROUPID	Ne	Ne	Ano	Ne	Ano
MSGTOKEN	NONE	Ne	Ano	Ano	-	-
MSGTOKEN	MSGID	Ne	Ano	Ano	-	-
MSGTOKEN	CORRELID	Ne	Ano	Ano	-	-
MSGTOKEN	GROUPID	Ne	Ne	Ano	-	-
GROUPID	NONE	Ne	Ne	Ano	Ne	Ano
GROUPID	MSGID	Ne	Ne	Ano	Ne	Ano
GROUPID	CORRELID	Ne	Ne	Ano	Ne	Ano
GROUPID	MSGTOKEN	Ne	Ne	Ano	-	-

Tento parametr je podporován pouze v systému z/OS. Na ostatních platformách jsou všechny fronty automaticky indexovány.

### **INITQ ( řetězec )**

Lokální název inicializační fronty v tomto správci front, ke kterému jsou zapisovány zprávy spouštěče související s touto frontou; viz [Pravidla pojmenování objektů produktu IBM MQ](#).

Tento parametr je podporován pouze v případě lokálních a modelových front.

### **LIKE ( název-qtype-qtype-name )**

Název fronty s parametry, které se používají k modelování této definice.


Není-li toto pole vyplněno, budou hodnoty nedefinovaných polí parametru převzaty z jedné z následujících definic. Volba závisí na typu fronty:

Typ fronty	Definice
Fronta aliasů	SYSTEM.DEFAULT.ALIAS.QUEUE
Lokální fronta	SYSTEM.DEFAULT.LOCAL.QUEUE
Modelová fronta	SYSTEM.DEFAULT.MODEL.QUEUE
Vzdálená fronta	SYSTEM.DEFAULT.REMOTE.QUEUE

Například, nevyplnění tohoto parametru je ekvivalentní definování následující hodnoty LIKE pro alias frontu:

```
LIKE(SYSTEM.DEFAULT.ALIAS.QUEUE)
```

Požadujete-li jiné výchozí definice pro všechny fronty, změňte výchozí definice front místo použití parametru **LIKE**.

 V produktu z/OS správce front hledá objekt s typem a typem fronty, který zadáte s dispozicí vlastností QMGR, COPY nebo SHARED. Dispozice objektu **LIKE** se nekopíruje do objektu, který definujete.


#### **Poznámka:**


1. **QSGDISP** ( GROUP ) objekty se neprohledávají.
2. **LIKE** je ignorován, pokud **QSGDISP** ( COPY ) je zadán.

### **MAXDEPTH ( celé\_číslo )**

Maximální počet zpráv povolených ve frontě.

Tento parametr je podporován pouze v případě lokálních a modelových front.

V systémech AIX, HP-UX, Linux, Solarisa Windows  a z/OS zadejte hodnotu v rozsahu od nuly do 999999999.

Tento parametr je platný pouze v systémech AIX, HP-UX, Linux, Solarisa Windows , a z/OS.

Na libovolné jiné platformě IBM MQ zadejte hodnotu v rozsahu nula až 640000.

Další faktory mohou stále způsobit, že se s frontou bude zacházet jako s plným, například pokud není k dispozici další prostor na pevném disku.

Je-li tato hodnota zkrácena, všechny zprávy, které jsou již ve frontě a které překračují nové maximum, zůstanou neporušené.

### **MAXMSGL ( celé\_číslo )**

Maximální délka (v bajtech) zpráv v této frontě.

Tento parametr je podporován pouze v případě lokálních a modelových front.



V systému AIX, HP-UX, Linux, Solaris a Oknazadejte hodnotu v rozsahu nula až do maximální délky zprávy pro správce front. Viz parametr **MAXMSGL** příkazu ALTER QMGR , ALTER QMGR MAXMSGL.

**z/OS** V systému z/OSzadejte hodnotu v rozsahu 0 až 100 MB (104 857 600 bajtů).

Délka zprávy zahrnuje délku uživatelských dat a délku záhlaví. U zpráv vložených do přenosové fronty jsou k ní další záhlaví přenosu. Povolte dalších 4000 bajtů pro všechna záhlaví zpráv.

Je-li tato hodnota snížena, žádné zprávy, které jsou již ve frontě s délkou přesahující nové maximum, nebudou ovlivněny.

Aplikace mohou tento parametr použít k určení velikosti vyrovnávací paměti pro načítání zpráv z fronty. Proto lze hodnotu omezit pouze v případě, že je známo, že toto snížení nezpůsobí nesprávné fungování aplikace.

Všimněte si, že přidáním digitálního podpisu a klíče do zprávy, IBM MQ Advanced Message Security zvýší délku zprávy.

### **MONQ**

Ovládá shromažďování online monitorovacích dat pro fronty.

Tento parametr je podporován pouze v případě lokálních a modelových front.

### **QMGR**

Shromážděte data monitorování v závislosti na nastavení parametru správce front **MONQ**.

### **OFF**

Shromažďování online monitorovacích dat je pro tuto frontu vypnuto.

### **NÍZKÁ**

Není-li hodnota parametru **MONQ** správce front NONE, je pro tuto frontu zapnuto monitorování online monitorování dat.

### **STŘEDNÍ**

Není-li hodnota parametru **MONQ** správce front NONE, je pro tuto frontu zapnuto monitorování online monitorování dat.

### **VYSOKÁ**

Není-li hodnota parametru **MONQ** správce front NONE, je pro tuto frontu zapnuto monitorování online monitorování dat.

Mezi hodnotami LOW, MEDIUMa HIGHnejsou žádné rozdíly. Tyto hodnoty zase zapnou shromažďování dat, ale neovlivňují rychlost shromažďování.

Je-li tento parametr použit v příkazu fronty ALTER, je tato změna účinná pouze tehdy, je-li fronta otevřena.

### **MSGDLVSQ**

Sekvence doručení zpráv.

Tento parametr je podporován pouze v případě lokálních a modelových front.

### **PRIORITY**


Zprávy jsou doručovány (jako odpověď na volání rozhraní API produktu MQGET ) v pořadí FIFO (first-in-first-out) v rámci priority.

### **FIFO**

Zprávy jsou doručeny (jako odpověď na volání rozhraní API produktu MQGET ) v pořadí FIFO. U zpráv v této frontě je ignorována priorita.

Parametr posloupnosti doručení zprávy lze změnit z PRIORITY na FIFO , zatímco ve frontě jsou zprávy. Pořadí zpráv, které jsou již ve frontě, se nezmění. Zprávy přidávané do fronty později mají výchozí prioritu fronty, a proto mohou být zpracovány dříve než některé existující zprávy.

Je-li posloupnost doručení zprávy změněna z FIFO na PRIORITY, zprávy vložené do fronty, zatímco fronta byla nastavena na FIFO, berou výchozí prioritu.

**Poznámka:**  Pokud **INDXTYPE** ( **GROUPID** ) je zadán spolu s **MSGDLVSQ** ( **PRIORITY** ), priorita, v níž jsou skupiny načítány, je založena na prioritě první zprávy v každé skupině. Priority 0 a 1 používá správce front k optimalizaci načítání zpráv v logickém pořadí. První zpráva v každé skupině nesmí tyto priority používat. Pokud ano, zpráva se uloží, jako kdyby byla priorita dvě.

## **NPMCLASS**


Úroveň spolehlivosti, která má být přiřazena k netrvalým zprávám, které jsou vloženy do fronty:

### **NORMÁLNÍ**

Netrvalé zprávy se ztratí po selhání nebo ukončení správce front. Tyto zprávy jsou zahozeny při restartování správce front.

### **VYSOKÁ**

Správce front se pokusí zachovat netrvalé zprávy v této frontě po restartování správce front nebo se přepnout.

 Tento parametr nelze nastavit v systému z/OS.

## **PROCESS ( řetězec )**

Lokální název procesu IBM MQ.


Tento parametr je podporován pouze v případě lokálních a modelových front.

Tento parametr je názvem instance procesu, která identifikuje aplikaci spuštěnou správcem front při výskytu události spouštěče; viz [Pravidla pojmenování objektů produktu IBM MQ](#).

Definice procesu se nekontroluje, když je definována lokální fronta, ale musí být k dispozici pro událost triggeru, která se má vyskytnout.

Je-li fronta přenosová fronta, obsahuje definice procesu název kanálu, který má být spuštěn.

Tento parametr je volitelný pro přenosové fronty na AIX, HP-UX, IBM i, Linux, Solaris,

a Windows  a z/OS . Pokud ji neuvedete, převezme se název kanálu z hodnoty zadané pro argument **TRIGDATA** .

## **PROPCTL**

Atribut řízení vlastností. Atribut je volitelný. Lze jej použít pro lokální, alias a modelové fronty.

**Poznámka:** Pokud vaše aplikace otvírá alias frontu, musíte nastavit tuto hodnotu jak na alias, tak na cílové fronty.

Volby **PROPCTL** jsou následující. Tyto volby nemají vliv na vlastnosti zprávy v rozšíření MQMD nebo MQMD .

### **all**

Nastavte ALL tak, aby aplikace mohla číst všechny vlastnosti zprávy buď v záhlaví MQRFH2 , nebo jako vlastnosti obslužné rutiny zprávy.

Volba ALL umožňuje aplikacím, které nelze změnit, pro přístup ke všem vlastnostem zprávy ze záhlaví MQRFH2 . Aplikace, které lze změnit, mohou přistupovat ke všem vlastnostem zprávy jako vlastnosti obslužné rutiny zprávy.

V některých případech se formát dat v záhlaví MQRFH2 v přijaté zprávě může lišit od formátu ve zprávě, když byl odeslán.

### **COMPAT**

Nastavte parametr COMPAT tak, aby nezměněné aplikace, které očekávají JMS-související vlastnosti, měly být v záhlaví MQRFH2 v datech zprávy nadále fungovat jako dříve. Aplikace, které lze změnit, mohou přistupovat ke všem vlastnostem zprávy jako vlastnosti obslužné rutiny zprávy.

Pokud zpráva obsahuje vlastnost s předponou mcd . , jms . , usr . nebo mqext . , jsou všechny vlastnosti zprávy doručeny do aplikace. Není-li zadán žádný popisovač zprávy, jsou vlastnosti vráceny v záhlaví MQRFH2 . Je-li zadán popisovač zprávy, jsou všechny vlastnosti vráceny v popisovači zprávy.

Pokud zpráva neobsahuje vlastnost s žádnou z těchto předpon, a aplikace neposkytuje popisovač zprávy, aplikace se nevrátí žádné vlastnosti zprávy. Je-li zadán popisovač zprávy, jsou všechny vlastnosti vráceny v popisovači zprávy.

V některých případech se formát dat v záhlaví MQRFH2 v přijaté zprávě může lišit od formátu ve zprávě, když byl odeslán.

### **Vynutit**

Vynutí všechny aplikace ke čtení vlastností zpráv ze záhlaví MQRFH2 .

Vlastnosti jsou vždy vráceny v datech zprávy v záhlaví MQRFH2 bez ohledu na to, zda aplikace určuje popisovač zprávy.

Platný popisovač zprávy zadáný v poli MsgHandle struktury MQGMO na volání MQGET je ignorován. Vlastnosti zprávy nejsou přístupné pomocí popisovače zprávy.

V některých případech se formát dat v záhlaví MQRFH2 v přijaté zprávě může lišit od formátu ve zprávě, když byl odeslán.

### **NONE**

Je-li zadán popisovač zprávy, všechny vlastnosti jsou vráceny v popisovači zprávy.

Všechny vlastnosti zprávy jsou odebrány z těla zprávy před jejím doručení do aplikace.

### **PUT**

Uvádí, zda zprávy lze vkládat do fronty.

#### **POVOLENO**

Zprávy lze přidávat do fronty (s odpovídajícími autorizovanými aplikacemi).


#### **VYPNUTO**

Zprávy nelze přidat do fronty.

Tento parametr lze také změnit pomocí volání rozhraní API produktu MQSET .

### **QDEPTHHI ( celé\_číslo )**

Prahová hodnota, proti níž je porovnávána hloubka fronty pro generování události Příliš dlouhá fronta.


Tento parametr je podporován pouze v případě lokálních a modelových front.  Další informace o tom, že sdílené fronty v systému z/OS mají tuto událost, viz téma [Sdílené fronty a události hloubky fronty \( IBM MQ for z/OS \)](#).

Tato událost označuje, že aplikace vložila zprávu do fronty, jejímž výsledkem je počet zpráv ve frontě, které jsou větší než nebo rovny horní prahové hodnotě hloubky fronty. Viz parametr **QDPHIEV** .

Hodnota je vyjádřena jako procentní část maximální hloubky fronty (parametr **MAXDEPTH** ) a musí být v rozsahu od nuly do 100 a ne menší než **QDEPTHLO**.

### **QDEPTHLO ( celé\_číslo )**

Prahová hodnota, se kterou se porovnává hloubka fronty, aby se vygenerovala událost Nízká hloubka fronty.

Tento parametr je podporován pouze v případě lokálních a modelových front.  Další informace o tom, že sdílené fronty v systému z/OS mají tuto událost, viz téma [Sdílené fronty a události hloubky fronty \( IBM MQ for z/OS \)](#).

Tato událost označuje, že aplikace načetla zprávu z fronty, která má za následek, že počet zpráv ve frontě se stává menší nebo roven dolní prahové hodnotě hloubky fronty. Viz parametr **QDPLOEV** .


Hodnota je vyjádřena jako procentní část maximální hloubky fronty (parametr **MAXDEPTH** ) a musí být v rozsahu od 0 do 100 a větší než **QDEPTHHI**.

### **QDPHIEV**

Řídí, zda jsou generovány události vysoké hloubky fronty.

Tento parametr je podporován pouze v případě lokálních a modelových front.

Událost Příliš dlouhá fronta označuje, že aplikace vložila zprávu do fronty, jejímž výsledkem je počet zpráv ve frontě, které jsou větší než nebo rovny horní prahové hodnotě hloubky fronty. Viz parametr **QDEPTHHI**.

**Poznámka:** Hodnota tohoto parametru může být implicitně změněna , a sdílené fronty v z/OS ovlivňují událost. Viz popis [High Queue Depth High](#).

**POVOLENO**

Události vysoké hloubky fronty se generují

**VYPNUTO**


Události vysoké hloubky fronty se negenerují

**QDPLOEV**

Řídí, zda jsou generovány události nízké hloubky fronty.

Tento parametr je podporován pouze v případě lokálních a modelových front.

Událost Nízká hloubka fronty označuje, že aplikace načetla zprávu z fronty, která má za následek, že počet zpráv ve frontě je menší než nebo roven dolní prahové hodnotě hloubky fronty. Viz parametr **QDEPTHLO**.

**Poznámka:** Hodnota tohoto parametru může být implicitně změněna , a sdílené fronty v z/OS ovlivňují událost. Další informace o této události naleznete v části [Dolní hloubka fronty](#).

**POVOLENO**

Události nízké hloubky fronty se generují

**VYPNUTO**


Události nízké hloubky fronty se negenerují

**QDPMAXEV**

Řídí, zda jsou generovány úplné události fronty.

Tento parametr je podporován pouze v případě lokálních a modelových front.

Událost Celá fronta indikuje, že vložení do fronty bylo zamítnuto, protože fronta je plná. Hloubka fronty dosáhla maximální hodnoty.

**Poznámka:** Hodnota tohoto parametru může být implicitně změněna , a sdílené fronty v z/OS ovlivňují událost. Další informace o této události naleznete v tématu [Plná fronta](#).

**POVOLENO**

Události zaplnění fronty jsou generovány

**VYPNUTO**

Události zaplnění fronty se negenerují

 **QSGDISP**

Tento parametr se vztahuje pouze k produktu z/OS .

Určuje dispozice objektu v rámci skupiny.

<i>Tabulka 68. Parametry příkazu QSGDISP.</i>	
Definice parametrů QSGDISP při definování fronty.	
<b>QSGDISP</b>	<b>Definice</b>
COPY	Objekt je definován v sadě stránek správce front, který provádí příkaz s použitím objektu QSGDISP (GROUP) se stejným názvem jako objekt LIKE . V případě lokálních front jsou zprávy ukládány do sad stránek jednotlivých správců front a jsou k dispozici pouze prostřednictvím tohoto správce front.

Tabulka 68. Parametry příkazu QSGDISP.

Definice parametrů QSGDISP při definování fronty.

(pokračování)

QSGDISP	Definice
Skupina	<p>Definice objektu je uložena ve sdíleném úložišti, ale pouze v případě, že existuje prostředí se sdíleným správcem front. Je-li definice úspěšná, vygeneruje se následující příkaz. Příkaz je odeslán všem aktivním správcům front, aby se pokusili o vytvoření nebo aktualizaci lokálních kopií na sadě stránek nula:</p> <pre>DEFINE QUEUE(q-name) REPLACE QSGDISP(COPY)</pre> <p>Příkaz <b>DEFINE</b> pro objekt skupiny se projeví bez ohledu na to, zda se generovaný příkaz s QSGDISP(COPY) nezdaří.</p>
PRIVATE	Nepovoleno.
QMGR	Objekt je definován na sadě stránek správce front, který provádí daný příkaz. V případě lokálních front jsou zprávy ukládány do sad stránek jednotlivých správců front a jsou k dispozici pouze prostřednictvím tohoto správce front.
SHARED	<p>Tato volba platí pouze pro lokální fronty. Objekt je definován ve sdíleném úložišti. Zprávy jsou uloženy ve spojovacím zařízení a jsou k dispozici libovolnému správci front ve skupině sdílení front. Parametr SHARED lze zadat pouze v následujících případech:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CFSTRUCT je neprázdné</li> <li>• INDXTYPE není MSGTOKEN</li> <li>• Fronta není: <ul style="list-style-type: none"> <li>– SYSTEM.CHANNEL.INITQ</li> <li>– SYSTEM.COMMAND.INPUT</li> </ul> </li> </ul> <p>Je-li fronta klastrovaná, vygeneruje se příkaz. Tento příkaz je odeslán všem aktivním správcům front ve skupině sdílení front, aby je upozornil na tuto klastrovaná, sdílená fronta.</p>

### QSVCIIEV

Řídí, zda jsou generovány události vysokého nebo servisního intervalu servisního intervalu.

Tento parametr je podporován pouze u lokálních a modelových front a je neefektivní, je-li zadán ve sdílené frontě.

Vysoká událost Interval služby se generuje, když kontrola označuje, že nebyly z fronty načteny žádné zprávy alespoň po dobu uvedenou parametrem **QSVCIINT**.

Událost Interval služby OK se generuje, když kontrola indikuje, že zprávy byly získány z fronty během doby uvedené parametrem **QSVCIINT**.

**Poznámka:** Hodnota tohoto parametru může být implicitně změněna. Další informace viz popis událostí High a Service Interval Service intervalu služby OK v [High Interval Service Interval High](#) a [Interval služby fronty OK](#).

### VYSOKÁ

Události vysokého servisního intervalu jsou generovány

### OK

Události servisního intervalu OK jsou generovány

## NONE

Nejsou generovány žádné události intervalu služby

## QSVCIINT ( celé\_číslo )

Interval služby použitý pro porovnání ke generování událostí vysokého intervalu služby a Interval služby OK.


Tento parametr je podporován pouze u lokálních a modelových front a je neefektivní, je-li zadán ve sdílené frontě.

Viz parametr **QSVCIIEV** .

Hodnota je v jednotkách milisekund a musí být v rozsahu od nuly do 999999999.

## REPLACE & NOREPLACE

Tato volba určuje, zda má být jakákoli existující definice nahrazena touto definicí.

**Poznámka:**  V systému IBM MQ for z/OSse existující definice nahradí pouze v případě, že má stejnou povahu. Žádný objekt s jinou dispozicí se nezmění.

### REPLACE


Pokud objekt existuje, efekt je jako vydání příkazu **ALTER** bez parametru **FORCE** a se všemi ostatními zadanými parametry. Všimněte si, že všechny zprávy, které jsou na existující frontě, jsou zachovány.

Mezi příkazem **ALTER** bez parametru **FORCE** je rozdíl a argument **DEFINE** s argumentem **REPLACE** . Rozdíl je v tom, že **ALTER** nemění nespecifikované parametry, ale **DEFINE** s **REPLACE** nastavuje všechny parametry. Pokud použijete **REPLACE**, nespecifikované parametry jsou převzaty buď z objektu uvedeného v parametru **LIKE** , nebo z výchozí definice, a parametry nahrazovaného objektu, pokud existuje, jsou ignorovány.

Příkaz selže, pokud jsou obě následující příkazy pravdivé:

- Příkaz nastavuje parametry, které by vyžadovaly použití parametru **FORCE** , pokud jste používali příkaz **ALTER** .
- Objekt je otevřený

Příkaz **ALTER** s parametrem **FORCE** se v této situaci úspěšně nachází.

 Pokud je zadán parametr **SCOPE (CELL)** v systémech UNIX, Linuxnebo Windowsa v adresáři buňky je již fronta se stejným názvem, příkaz selže, a to ani v případě, že je zadán příznak **REPLACE** .

### NOREPLACE

Definice nesmí nahrazovat žádnou existující definici objektu.

## RETINTVL ( celé\_číslo )

Počet hodin, od kdy byla fronta definována, po které již fronta není potřebná. Hodnota musí být v rozsahu 0-999 999 999.

Tento parametr je podporován pouze v případě lokálních a modelových front.

Příkazy CRDATE a CRTIME lze zobrazit pomocí příkazu **DISPLAY QUEUE** .

Tyto informace jsou k dispozici pro použití operátorem nebo aplikací v domácnosti k odstranění front, které již nejsou vyžadovány.

**Poznámka:** Správce front neodstraňuje fronty založené na této hodnotě, ani nebrání odstranění front, pokud jejich interval uchování dosud nevypršel. Je na zodpovědnosti uživatele, aby přijal jakoukoliv požadovanou akci.

## RNAME ( řetězec )

Název vzdálené fronty. Tento parametr je lokální název fronty, jak je definován ve správci front specifikovaného příkazem **RQMNAME**.

Tento parametr je podporován pouze ve vzdálených frontách.

- Je-li tato definice použita pro lokální definici vzdálené fronty, **RNAME** nesmí být prázdná, když dojde k otevření.
- Je-li tato definice použita pro definici alias správce front, musí být pole **RNAME** prázdné, když dojde k otevření.

V klastru správců front se tato definice vztahuje pouze na správce front, který je vytvořil. Chcete-li propagovat alias na celý klastr, přidejte atribut **CLUSTER** do definice vzdálené fronty.

- Je-li tato definice použita pro alias fronty pro odpověď, je tento název názvem fronty, která má být frontou pro odpovědi.

Název není kontrolován, aby se zajistilo, že obsahuje pouze ty znaky, které jsou normálně povoleny pro názvy front, viz [Pravidla pojmenování objektů IBM MQ](#).

### **RQMNAME ( řetězec )**

Název vzdáleného správce front, ve kterém je definována fronta **RNAME** .

Tento parametr je podporován pouze ve vzdálených frontách.

- Pokud aplikace otevře lokální definici vzdálené fronty, **RQMNAME** nesmí být prázdná ani nesmí být pojmenovány lokálního správce front. Pokud se vyskytne otevření, je-li **XMITQ** prázdný, musí existovat lokální fronta tohoto názvu, která má být použita jako přenosová fronta.
- Je-li tato definice použita pro alias správce front, **RQMNAME** je název správce front, pro který je alias vytvořen. Může se jednat o název lokálního správce front. Jinak, je-li **XMITQ** prázdný, když se otevření vyskytne, musí být lokální fronta tohoto názvu, která má být použita jako přenosová fronta.
- If **RQMNAME** is used for a reply-to queue alias, **RQMNAME** is the name of the queue manager that is to be the reply-to queue manager.

Název není kontrolován, aby se zajistilo, že obsahuje pouze ty znaky, které jsou normálně povoleny pro názvy objektů produktu IBM MQ ; viz [Pravidla pojmenování objektů IBM MQ](#).

### **SCOPE**

Určuje obor definice fronty.

Tento parametr je podporován pouze pro alias, lokální a vzdálené fronty.

### **QMGR**

Definice fronty má obor správce front. To znamená, že definice fronty není rozšířena nad rámec správce front, který je vlastní. Frontu pro výstup, který vlastní jiný správce front, můžete otevřít jedním z následujících způsobů:

1. Zadejte název vlastníka správce front.
2. Otevřete lokální definici fronty v jiném správci front.

### **POLÍČKO**

Definice fronty má obor buňky. Obor buňky znamená, že je fronta známa všem správcům front v buňce. Frontu s rozsahem buňky lze otevřít pro výstup pouze zadáním názvu fronty. Název správce front, který vlastní frontu, nemusí být zadán.

Pokud již v adresáři buňky existuje fronta se stejným názvem, příkaz selže. Volba **REPLACE** neovlivňuje tuto situaci.

Tato hodnota je platná pouze v případě, že je konfigurována služba názvů podporující adresář buňky.

**Omezení:** Služba názvů DCE již není podporována.

Tento parametr je platný pouze v systémech SYSTÉM UNIX a Linux a Windows.

### **SHARE a NOSHARE**

Uvádí, zda více aplikací může získat zprávy z této fronty.

Tento parametr je podporován pouze v případě lokálních a modelových front.

### **SHARE**

Více než jedna instance aplikace může získat zprávy z fronty.

## NoShare

Z fronty může získat zprávy pouze jediná instance aplikace.

## STATQ

Určuje, zda je povoleno shromažďování statistických dat:

### QMGR

Shromažďování statistických dat je založeno na nastavení parametru **STATQ** správce front.

### ON

Není-li hodnota parametru **STATQ** správce front NONE, je shromažďování statistických dat pro danou frontu povoleno.

### OFF

Shromažďování statistických dat pro frontu je zakázáno.

Je-li tento parametr použit v příkazu fronty **ALTER**, změna se uplatní pouze pro připojení ke správci front provednému po změně parametru.


Tento parametr je platný pouze v systémech IBM i, SYSTÉM UNIX a Linux a Windows.

## z/OS STGCLASS ( řetězec )

Název úložné třídy.

Tento parametr je podporován pouze v případě lokálních a modelových front.

Tento parametr je název definovaný v instalaci.

Tento parametr je platný pouze pro z/OS ; viz Paměťové třídy.

První znak názvu musí být velké A až Z a následné znaky buď velká písmena A až Z nebo číslice 0 až 9.

**Poznámka:** Tento parametr můžete změnit pouze v případě, že je fronta prázdná a zavřená.

## TARGET ( řetězec )

Název objektu fronty nebo tématu, který má být vytvořen; viz Pravidla pro pojmenování objektů IBM MQ. Objekt může být fronta nebo téma, jak je definováno **TARGETYPE**. Maximální délka je 48 znaků.

Tento parametr je podporován pouze ve frontách aliasů.

Tento objekt je třeba definovat pouze v případě, že aplikační proces otevře frontu aliasů.

Tento parametr je synonymem parametru **TARGQ**; Produkt **TARGQ** je zachován z důvodu kompatibility. Uvedete-li **TARGET**, nemůžete také zadat **TARGQ**.

## TARGETYPE ( řetězec )

Typ objektu, na který je alias vyřešen.

### QUEUE

Alias se interpretuje jako fronta.


### Téma

Alias se interpretuje jako téma.

## TRIGDATA ( řetězec )

Data, která jsou vložena do zprávy spouštěče. Maximální délka řetězce je 64 bajtů.

Tento parametr je podporován pouze v případě lokálních a modelových front.

Pro přenosovou frontu v systémech AIX, HP-UX, IBM i, Linux, Solarisa Windows  a z/OS můžete tento parametr použít k uvedení názvu kanálu, který má být spuštěn.

Tento parametr lze také změnit pomocí volání rozhraní API MQSET.

## TRIGDPATH ( celé\_číslo )

Počet zpráv, které musí být ve frontě, než je zapsána zpráva spouštěče, pokud je **TRIGTYPE** DEPTH. Hodnota musí být v rozsahu 1-999 999 999.

Tento parametr je podporován pouze v případě lokálních a modelových front.



Tento parametr lze také změnit pomocí volání rozhraní API MQSET .

### **TRIGGER & NOTRIGGER**

Uvádí, zda jsou zprávy triggeru zapsány do inicializační fronty, pojmenované parametrem **INITQ** , aby se spustily aplikace, pojmenované podle argumentu **PROCESS** :

#### **TRIGGER**

Spouštění je aktivní a zprávy triggeru se zapisují do inicializační fronty.

#### **Žádný spouštěč**

Spouštěcí impuls není aktivní a zprávy triggeru se nezapisují do inicializační fronty.

Tento parametr je podporován pouze v případě lokálních a modelových front.

Tento parametr lze také změnit pomocí volání rozhraní API produktu MQSET .

### **TRIGMPRI ( celé číslo )**

Číslo priority zpráv, které spouští tuto frontu. Hodnota musí být v rozsahu nula až do parametru správce front **MAXPRTY** ; podrobnosti viz [“ZOBRAZIT QMGR” na stránce 1118](#) .

Tento parametr lze také změnit pomocí volání rozhraní API produktu MQSET .

### **TRIGTYPE**

Uvádí, zda a za jakých podmínek se do inicializační fronty zapíše zpráva spouštěče. Inicializační fronta je (pojmenována podle parametru **INITQ** .

Tento parametr je podporován pouze v případě lokálních a modelových front.

#### **PRVNÍ**

Při každém příchodu první zprávy s prioritou rovnou nebo vyšší, než je priorita zadaná parametrem **TRIGMPRI** fronty, do fronty.

#### **Každý**

Vždy, když přijde zpráva do fronty s prioritou rovnou nebo vyšší než priorita zadaná parametrem **TRIGMPRI** fronty.

#### **DEPTH**

Když se počet zpráv s prioritou rovná nebo větší než priorita zadaná parametrem **TRIGMPRI** rovná počtu zadanému argumentem **TRIGDPH** .

#### **NONE**

Žádné zprávy spouštěče se nezapisují.

Tento parametr lze také změnit pomocí volání rozhraní API produktu MQSET .

### **USAGE**

Použití fronty.

Tento parametr je podporován pouze v případě lokálních a modelových front.

#### **NORMÁLNÍ**

Fronta není přenosová fronta.

#### **XMITQ**

Fronta je přenosová fronta, která se používá k zadržení zpráv, které jsou určeny pro vzdáleného správce front. Když aplikace vloží zprávu do vzdálené fronty, je tato zpráva uložena v příslušné přenosové frontě. Zůstane tam, čeká na přenos do vzdáleného správce front.

Uvedete-li tuto volbu, neuvádějte hodnoty pro **CLUSTER** a **CLUSNL**.

 Kromě toho v z/OSne zadávejte **INDXTYPE** ( MSGTOKEN ) nebo **INDXTYPE** ( GROUPID ).

### **XMITQ ( řetězec )**

Název přenosové fronty, která má být použita pro předávání zpráv do vzdálené fronty. **XMITQ** se používá buď s definicí aliasu vzdálené fronty, nebo s aliasem správce front.

Tento parametr je podporován pouze ve vzdálených frontách.

Je-li parametr **XMITQ** prázdný, je jako přenosová fronta použita fronta se stejným názvem jako **QMQNAME**.

Tento parametr je ignorován, je-li definice použita jako alias správce front a **QMQNAME** je název lokálního správce front.

Také se ignoruje tehdy, jestliže se definice používá jako definice alias odpovídací fronty.

## DEFINOVAT ALIAS QALIAS


Použijte příkaz DEFINE QALIAS k definování nové alias fronty a nastavte její parametry.


**Poznámka:** Fronta aliasů poskytuje úroveň odsměrování do jiné fronty nebo objektu tématu. Pokud alias odkazuje na frontu, musí se jednat o jinou lokální nebo vzdálenou frontu, definovanou v tomto správci front nebo klastrované alias fronty definované v jiném správci front. V tomto správci front nemůže být jiná alias fronta. Pokud alias odkazuje na téma, musí se jednat o objekt tématu definovaný v tomto správci front.

- [Syntaktický diagram](#)
- [“Poznámky k použití pro fronty DEFINE”](#) na stránce 915
- [“Popis parametrů pro DEFINE QUEUE a ALTER QUEUE”](#) na stránce 916


**Synonymum:** DEF Q

Hodnoty zobrazené nad hlavní čarou v čárovém diagramu jsou předvolby dodávané s produktem IBM MQ, ale vaše instalace je mohla změnit. Viz [“Jak číst spojnicové diagramy”](#) na stránce 7.





### Atrs alias fronty



### Poznámky:

- 1 Platné pouze na z/OS.
- 2 Platné pouze na z/OS , pokud je správce front členem skupiny sdílení front.
- 3 Platí pouze pro systémy SYSTÉM UNIX a Linux a Windows.
- 4 Neplatné na z/OS.
- 5 Parametr TARGQ je k dispozici pro kompatibilitu s předchozími vydáními. Jedná se o synonymum TARGETu; nemůžete uvést oba parametry.


## DEFINOVAT QLOCAL


Použijte **DEFINE QLOCAL** k definování nové lokální fronty a nastavte její parametry.

- [Syntaktický diagram](#)
- [“Poznámky k použití pro fronty DEFINE”](#) na stránce 915
- [“Popis parametrů pro DEFINE QUEUE a ALTER QUEUE”](#) na stránce 916

### Synonymum: DEF QL

Hodnoty zobrazené nad hlavní čarou v čárovém diagramu jsou předvolby dodávané s produktem IBM MQ, ale vaše instalace je mohla změnit. Viz [“Jak číst spojnicové diagramy”](#) na stránce 7.





**Poznámky:**

- 1 Platné pouze na systémech z/OS a v případě, že je správce front členem skupiny sdílení front.
- 2 Platné pouze na z/OS.

- <sup>3</sup> Předvolba pro z/OS.
- <sup>4</sup> Výchozí nastavení pro distribuované platformy.
- <sup>5</sup> Neplatné na z/OS.
- <sup>6</sup> Platí pouze pro systémy SYSTÉM UNIX, Linux a Okna .

## DEFINOVAT MODEL QMODEL

Použijte **DEFINE QMODEL** k definování nové modelové fronty a nastavte její parametry.


Modelová fronta není skutečná fronta, ale kolekce atributů, které můžete použít při vytváření dynamických front pomocí volání rozhraní API produktu MQOPEN .


Když byla definována, modelová fronta (jako každá jiná fronta) má úplnou sadu použitelných atributů, i když některé z nich jsou výchozí.


- [Syntaktický diagram](#)
- [“Poznámky k použití pro fronty DEFINE”](#) na stránce 915
- [“Popis parametrů pro DEFINE QUEUE a ALTER QUEUE”](#) na stránce 916

### Synonymum: DEF QM

Hodnoty zobrazené nad hlavní čarou v čárovém diagramu jsou předvolby dodávané s produktem IBM MQ, ale vaše instalace je mohla změnit. Viz [“Jak číst spojnicové diagramy”](#) na stránce 7.








### Model modelové fronty





Poznámky:

- 1 Platné pouze na z/OS , pokud je správce front členem skupiny sdílení front.
- 2 Používá se pouze na z/OS.
- 3 Neplatné na z/OS.
- 4 Předvolba pro z/OS.
- 5 Výchozí nastavení pro distribuované platformy.

## DEFINOVAT QREMOTE

Pomocí příkazu DEFINE QREMOTE nadefinujete novou lokální definici vzdálené fronty, alias správce front nebo alias fronty pro odpověď a nastavte jeho parametry.




Vzdálená fronta je taková, která je vlastněna jiným správcem front, k němuž potřebují přistupovat aplikační procesy připojené k tomuto správci front.

- [Syntaktický diagram](#)
- [“Poznámky k použití pro fronty DEFINE” na stránce 915](#)
- [“Popis parametrů pro DEFINE QUEUE a ALTER QUEUE” na stránce 916](#)


**Synonymum:** DEF QR

Hodnoty zobrazené nad hlavní čarou v čárovém diagramu jsou předvolby dodávané s produktem IBM MQ, ale vaše instalace je mohla změnit. Viz “Jak číst spojnicové diagramy” na stránce 7.


## DEFINOVAT QREMOTE




### Definice attrs



### Běžné atributy fronty



### Atributy vzdálených front



Poznámky:

- 1 Platné pouze na z/OS , pokud je správce front členem skupiny sdílení front.
- 2 Platné pouze na z/OS.
- 3 Platí pouze pro systémy SYSTÉM UNIX a Linux a Windows.
- 4 Neplatné na z/OS.

## Definovat službu

Pomocí příkazu MQSC DEFINE SERVICE definujte novou definici služby IBM MQ a nastavte její parametry.


## Použití příkazů MQSC

Informace o tom, jak používat příkazy MQSC, najdete v tématu [Provedení úloh lokální administrace pomocí příkazů MQSC](#).

IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
✓	✓	✓	

- [Syntaktický diagram](#)
- [“Poznámky k použití” na stránce 947](#)
- [“Popisy parametrů pro DEFINE SERVICE” na stránce 948](#)

Hodnoty zobrazené nad hlavní čarou v čárovém diagramu jsou předvolby dodávané s produktem IBM MQ, ale vaše instalace je mohla změnit. Viz [“Jak číst spojnicové diagramy” na stránce 7](#).



## Poznámky k použití

Služba se používá k definování uživatelských programů, které mají být spuštěny a zastaveny, když je správce front spuštěn a zastaven. Tyto programy můžete také spustit a zastavit zadáním příkazů START SERVICE a STOP SERVICE.



**Upozornění:** Tento příkaz umožňuje uživateli spustit libovolný příkaz s oprávněním mqm. Pokud byla udělena práva k použití tohoto příkazu, může škodlivý nebo bezstarostný uživatel definovat službu, která poškozuje vaše systémy nebo data, například odstraněním podstatných souborů.

Další informace o službách získáte v tématu [Služby](#).

## Popisy parametrů pro DEFINE SERVICE

Popisy parametrů se vztahují na příkazy ALTER SERVICE a DEFINE SERVICE s následujícími výjimkami:

- Parametr **LIKE** se používá pouze pro příkaz DEFINE SERVICE.
- Parametr **NOREPLACE** a **REPLACE** lze použít pouze pro příkaz DEFINE SERVICE.

### (název-slужby)

Název definice služby IBM MQ (viz [Pravidla pojmenování objektů IBM MQ](#)).

Název nesmí být shodný s žádnou jinou definicí služby, která je aktuálně definována pro tohoto správce front (pokud není zadána volba REPLACE).

### CONTROL ( řetězec )

Uvádí, jak se má služba spustit a zastavit:

#### RUČNÍ

Služba se nespustí automaticky nebo automaticky zastavovat. Má být řízen pomocí příkazů START SERVICE a STOP SERVICE.

#### QMGR

Definovaná služba má být spuštěna a zastavena současně s tím, jak je spuštěn a zastaven správce front.

#### POUZE SPUŠTĚNÍ

Služba se spustí ve stejnou dobu, kdy je správce front spuštěn, ale není požadováno zastavení při zastavení správce front.

### DESCR ( řetězec )

Komentář prostého textu. Poskytuje popisné informace o službě, když operátor vydá příkaz DISPLAY SERVICE (viz ["ZOBRAZIT SLUŽBU"](#) na stránce 1167).

Musí obsahovat pouze zobrazitelné znaky. Maximální délka je 64 znaků. V instalaci se znakovou sadou DBCS může obsahovat znaky DBCS (maximální délka je omezena na 64 bajtů).

**Poznámka:** Jsou-li použity znaky, které nejsou obsaženy v identifikátoru CCSID (coded character set identifier) pro daného správce front, mohou být tyto znaky při odeslání informace jinému správci front nesprávně přeloženy.

### LIKE ( název-slужby )

Název služby, jejíž parametry se používají k modelování této definice.

Tento parametr se vztahuje pouze na příkaz DEFINE SERVICE.

Pokud toto pole není vyplněno a nevyplnili jste pole parametrů související s příkazem, hodnoty jsou převzaty z výchozí definice pro služby v tomto správci front. Nevyplnit tento parametr znamená totéž jako zadat:

```
LIKE(SYSTEM.DEFAULT.SERVICE)
```

Je poskytnuta výchozí služba, ale může být změněna instalací výchozích požadovaných hodnot. Viz [Pravidla pojmenování objektů IBM MQ](#).

### REPLACE a NOREPLACE

Určuje, zda má být existující definice nahrazena touto definicí.

Tento parametr se vztahuje pouze na příkaz DEFINE SERVICE.

#### REPLACE

Definice musí nahradit jakoukoli existující definici stejného názvu. Pokud definice neexistuje, je vytvořena.

#### NOREPLACE

Definice by neměla nahradit žádnou existující definici se stejným názvem.

### SERVTYPE

Určuje režim, ve kterém má být služba spuštěna:

## PŘÍKAZ

Objekt služby příkazu. Souběžně lze provádět více instancí objektu služby příkazů. Nemůžete monitorovat stav objektů příkazových služeb.

## SERVER

Objekt služby serveru. V daném okamžiku může být spuštěna pouze jedna instance objektu služby serveru. Stav objektů služby serveru může být monitorován pomocí příkazu DISPLAY SVSTATUS.

## STARTARG (řetězec)

Určuje argumenty, které mají být předány do uživatelského programu při spuštění správce front.

## STARTCMD (řetězec)

Uvádí jméno programu, který se má spustit. Je třeba zadat úplný název cesty ke spustitelnému programu.

## STDERR (řetězec)

Určuje cestu k souboru, do kterého má být přesměrován standardní chybový výstup (stderr) servisního programu. Pokud tento soubor při spuštění servisního programu neexistuje, bude soubor vytvořen. Je-li tato hodnota prázdná, bude vyřazena veškerá data zapisovaná do stderr pomocí servisního programu.

## STDOUT (řetězec)

Uvádí cestu k souboru, do kterého je přesměrován standardní výstup (stdout) servisního programu. Pokud tento soubor při spuštění servisního programu neexistuje, bude soubor vytvořen. Je-li tato hodnota prázdná, bude vyřazena veškerá data zapisovaná do standardního výstupu servisním programem.

## STOPARG (řetězec)

Určuje argumenty, které mají být předány programu zastavení, je-li instruován k zastavení služby.

## STOPCMD (řetězec)

Uvádí název spustitelného programu, který má být spuštěn, když se požaduje zastavení služby. Je třeba zadat úplný název cesty ke spustitelnému programu.

Výměnné vložky lze použít pro libovolné řetězce STARTCMD, STARTARG, STOPCMD, STOPARG, STDOUT nebo STDERR, další informace najdete v tématu [Vyměnitelné vložení v definicích služeb](#).

## Související informace

[Práce se službami](#)

## DEFINOVAT TŘÍDU STGCLASS

Použijte příkaz MQSC DEFINE STGCLASS a definujte paměťovou třídu pro mapování sady stránek.

## Použití příkazů MQSC

Informace o tom, jak používat příkazy MQSC, najdete v tématu [Provedení úloh lokální administrace pomocí příkazů MQSC](#).

IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
			2CR


Vysvětlení symbolů ve sloupci z/OS viz [Použití příkazů v systému z/OS](#).

- [Syntaktický diagram](#)
- [“Poznámky k použití pro DEFINE STGCLASS” na stránce 950](#)
- [“Popis parametrů pro atribut DEFINE STGCLASS” na stránce 950](#)

**Synonymum:** DEF STC

Hodnoty zobrazené nad hlavní čarou v čárovém diagramu jsou předvolby dodávané s produktem IBM MQ, ale vaše instalace je mohla změnit. Viz [“Jak číst spojnicové diagramy” na stránce 7](#).

## DEFINOVAT TŘÍDU STGCLASS



Poznámky:

<sup>1</sup> Platné pouze na z/OS , pokud je správce front členem skupiny sdílení front.

## Poznámky k použití pro DEFINE STGCLASS

1. Výsledné hodnoty hodnot XCFGNAME a XCFMNAME musí buď být prázdné, nebo obě být prázdné.
2. Paměťová třídu můžete změnit pouze v případě, že ji nepoužívají žádné fronty. Chcete-li určit, zda některé fronty používají paměťovou třídu, můžete použít následující příkaz: class, you can use the following command:

```
DISPLAY QUEUE(*) STGCLASS(ABC) PSID(n)
```

kde 'ABC' je název třídy úložiště a *n* je identifikátor sady stránek, ke které je přidružena třída úložiště.

Tento příkaz poskytne seznam všech front, které odkazují na třídu úložiště, a mají aktivní přidružení k sadě stránek *n*, a proto identifikuje fronty, které ve skutečnosti brání změně paměťové třídy. Pokud ne zadáte PSID, získáte pouze seznam front, které mohou změnu zastavit.

Další informace o aktivním přidružení fronty k sadě stránek naleznete v popisu příkazu [DISPLAY QUEUE PSID](#).

## Popis parametrů pro atribut DEFINE STGCLASS

**(třída store-class)**

Název paměťové třídy.

Tento název je jeden až 8 znaků. První znak je v rozsahu A až Z; následné znaky jsou A až Z nebo 0 až 9.

**Poznámka:** Ve výjimečných případech jsou povoleny určité názvy číselných tříd ukládání, ale jsou vyhrazeny pro použití servisních pracovníků IBM.

Třída ukládání nesmí být shodná s žádnou jinou třídou paměti, která je aktuálně definována v tomto správci front.

### **CMDSCOPE**

Tento parametr určuje způsob provádění příkazu v případě, že je správce front členem skupiny sdílení front.

CMDSCOPE musí být prázdný nebo lokální správce front, pokud je QSGDISP nastaveno na GROUP.

..

Příkaz bude proveden ve správci front, v němž byl zadán.

#### ***název\_správce\_front***

Příkaz je proveden ve správci front, který jste zadali, pokud je správce front aktivní v rámci skupiny sdílení front.

Můžete zadat jiný název správce front než správce front, v němž byl zadán, pouze v případě, že používáte prostředí sdílené fronty a je-li povolen příkazový server.

\*

Příkaz se provádí na lokálním správci front a je také předán každému aktivnímu správci front ve skupině sdílení front. Efekt \* je stejný jako zadání příkazu pro každého správce front ve skupině sdílení front.

### **DESCR ( *popis* )**

Komentář prostého textu. Poskytuje popisné informace o objektu, když operátor vydává příkaz DISPLAY STGCLASS.

Musí obsahovat pouze zobrazitelné znaky. Maximální délka je 64 znaků. V instalaci se znakovou sadou DBCS může obsahovat znaky DBCS (maximální délka je omezena na 64 bajtů).

**Poznámka:** Pokud jsou použity znaky, které nejsou uvedeny v identifikátoru kódované znakové sady (CCSID) pro tohoto správce front, mohou být nesprávně přeloženy, jsou-li informace odeslány jinému správci front

### **LIKE ( *název\_třidy\_třidy* )**

Název objektu stejného typu, s parametry, které se používají k modelování této definice.

Pokud toto pole není dokončeno a vy nevyplnili pole parametrů související s příkazem, hodnoty jsou převzaty z výchozí definice pro tento objekt.

Nevyplnit tento parametr znamená totéž jako zadat:

```
LIKE (SYSTEMST)
```

Tuto výchozí definici třídy úložiště lze změnit instalací na požadovanou výchozí hodnotu.

Správce front vyhledá objekt s názvem, který jste zadali, a dispozicí QMGR nebo COPY. Dispozice objektu LIKE se nekopíruje do objektu, který definujete.

#### **Poznámka:**

1. Objekty QSGDISP (GROUP) se neprohledávají.
2. LIKE se ignoruje, je-li zadáno QSGDISP (COPY).

### **PASSTKTA ( *název\_aplikace* )**

Název aplikace předávaný produktu RACF při ověřování parametru PassTicket určeného v záhlaví MQIIH.

### **PSID ( *celé\_číslo* )**

Identifikátor sady stránek, ke které má být tato paměťová třída přidružena.

**Poznámka:** Nebyla definována žádná kontrola, že byla definována sada stránek; při pokusu o vložení zprávy do fronty, která určuje tuto paměťovou třídu (MQRC\_PAGESET\_ERROR), se zobrazí chyba.

Řetězec se skládá ze dvou číselných znaků v rozsahu od 00 do 99. Viz [“DEFINOVAT PSID”](#) na stránce 913.

## QSGDISP

Určuje dispozice objektu ve skupině.

QSGDISP	Definice
<b>COPY</b>	Objekt je definován v sadě stránek správce front, který provádí příkaz pomocí objektu QSGDISP (GROUP) se stejným názvem jako objekt 'LIKE'.
<b>Skupina</b>	<p>Definice objektu je uložena ve sdíleném úložišti, ale pouze v případě, že je správce front ve skupině sdílení front. Je-li definice úspěšná, vygeneruje se následující příkaz a odešle se všem aktivním správcům front ve skupině sdílení front za účelem pokusu o vytvoření nebo aktualizaci lokálních kopií na sadě stránek nula:</p> <pre>DEFINE STGCLASS(storage-class) REPLACE QSGDISP(COPY)</pre> <p>Atribut DEFINE pro objekt skupiny se projeví bez ohledu na to, zda se nezdaří generovaný příkaz s QSGDISP (COPY).</p>
<b>PRIVATE</b>	Nepovoleno.
<b>QMGR</b>	Objekt je definován na sadě stránek správce front, který provádí daný příkaz.

### REPLACE a NOREPLACE

Určuje, zda má být existující definice a se stejnou dispozicí, nahrazena touto definicí. Žádný objekt s jinou dispozicí se nezmění.

#### REPLACE

Tato definice nahradí jakoukoli existující definici se stejným názvem. Pokud definice neexistuje, je vytvořena.

Použijete-li volbu REPLACE, všechny fronty, které používají tuto paměťovou třídu, musí být při vydání příkazu dočasně upraveny tak, aby používaly jinou paměťovou třídu.

#### NOREPLACE

Tato definice nenahradí žádnou existující definici se stejným názvem.

### XCFGNAME ( *název skupiny* )

Pokud používáte most systému IMS , je tento název názvem skupiny XCF, do níž systém IMS patří. (Tento název je názvem skupiny uvedeným v seznamu parametrů IMS .)

Tento název je 1-8 znaků. První znak je v rozsahu A až Z; následné znaky jsou A až Z nebo 0 až 9.

### XCFMNAME ( *jméno členu* )

Pokud používáte most IMS , tento název představuje název členu XCF systému IMS v rámci skupiny XCF zadané v parametru XCFGNAME. (Toto jméno je jméno členu zadané v seznamu parametrů IMS .)

Tento název je 1-16 znaků. První znak je v rozsahu A až Z; následné znaky jsou A až Z nebo 0 až 9.

## DEFINE SUB

Příkaz DEFINE SUB umožňuje existující aplikaci účast na aplikaci pro publikování a odběr prostřednictvím administrativního vytvoření trvalého odběru.



## Použití příkazů MQSC

Informace o tom, jak používat příkazy MQSC, najdete v tématu [Provedení úloh lokální administrace pomocí příkazů MQSC](#).

IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
✓	✓	✓	CR


Vysvětlení symbolů ve sloupci z/OS viz [Použití příkazů v systému z/OS](#).

- [Syntaktický diagram](#)
- [“Poznámky k použití příkazu DEFINE SUB” na stránce 955](#)
- [“Popis parametrů pro DEFINE SUB” na stránce 955](#)

**Synonymum:** DEF SUB

Hodnoty zobrazené nad hlavní čarou v čárovém diagramu jsou předvolby dodávané s produktem IBM MQ, ale vaše instalace je mohla změnit. Viz [“Jak číst spojnicové diagramy” na stránce 7](#).

## DEFINE SUB



Poznámky:

<sup>1</sup> Platné pouze na z/OS , pokud je správce front členem skupiny sdílení front.

<sup>2</sup> Platné pouze na z/OS.

<sup>3</sup> Spolu s příkazem **DEFINE** musí být použit příkaz **TOPICSTR** nebo **TOPICOBJ**, případně oba.

## Poznámky k použití příkazu **DEFINE SUB**

- Při definování odběru je třeba zadat tyto informace:

- Název odběru (SUBNAME).
- Cíl zpráv.
- Téma, kterého se odběr týká.

- Název tématu je možné zadat těmito způsoby:

### **TOPICSTR**

Téma je plně určeno atributem TOPICSTR.

### **TOPICOBJ**

Téma je získáno z atributu TOPICSTR určeného objektu tématu. Určený objekt tématu je uchován jako atribut TOPICOBJ nového odběru. Tato metoda má pomoci zadávat dlouhé řetězce témat prostřednictvím definice objektu.

### **TOPICSTR a TOPICOBJ**

Téma je získáno zřetěžením atributu TOPICSTR určeného objektu tématu a hodnoty atributu TOPICSTR (pravidla zřetěžení viz specifikace MQSUB API). Určený objekt tématu je uchován jako atribut TOPICOBJ nového odběru.

- Uvedete-li TOPICOBJ, musí parametr pojmenovat objekt tématu IBM MQ . Existence určeného objektu tématu se kontroluje při zpracování příkazu.

- Cíl zpráv můžete explicitně určit s pomocí klíčových slov DEST a DESTQMGR.

Pro výchozí volbu DESTCLAS(PROVIDED) musíte zadat klíčové slovo DEST; pokud určíte volbu DESTCLAS(MANAGED), vytvoří se na lokálním správci front spravovaný cíl, takže nemůžete určit atribut DEST, ani DESTQMGR.

- Pouze v systému z/OS , v době, kdy příkaz DEF SUB zpracovává, neexistuje žádná kontrola, zda existuje pojmenovaný DEST nebo DESTQMGR.

Při publikování se tyto názvy používají jako *ObjectName* a *ObjectQMgrName* pro volání MQOPEN. Tyto názvy jsou interpretovány podle pravidel rozlišování názvů produktu IBM MQ .

- Když je odběr definován administrativně s pomocí příkazů MQSC nebo PCF, není ověřována platnost syntaxe selektoru. Příkaz DEFINE SUB nemá žádný ekvivalent kódu příčiny MQRC\_SELECTION\_NOT\_AVAILABLE, který může vrátit volání rozhraní MQSUB API.
- Pomocí příkazu DEFINE REPLACE nelze měnit TOPICOBJ, TOPICSTR, WSCHEMA, SELECTOR, SUBSCOPE a DESTCLAS.
- Když je publikace uchována, není již dostupná pro odběratele na vyšších úrovních, protože je znovu publikována na úrovni PubLevel 1.
- Úspěšné dokončení příkazu neznamena, že byla akce dokončena. Chcete-li zkontrolovat skutečné dokončení, prohlédněte si krok DEFINE SUB v tématu Kontrola, zda byly dokončeny asynchronní příkazy pro distribuované sítě.

## Popis parametrů pro **DEFINE SUB**

### (řetězec)

Povinný parametr. Určuje jedinečný název tohoto odběru, viz vlastnost **SUBNAME**.

### **CMDSCOPE**

Tento parametr se vztahuje pouze na z/OS a určuje, jak je příkaz zpracován, když je správce front členem skupiny sdílení front.

..

Příkaz se zpracovává v tom správci front, kde byl zadán. Toto je výchozí hodnota.

### ***název\_správce\_front***

Příkaz se zpracovává ve vámi určeném správci front, pokud je tento správce front v rámci dané skupiny sdílení front aktivní.

Název správce front, kde příkaz zadán nebyl, můžete zadat, pouze pokud používáte prostředí skupiny sdílení front a je povolen příkazový server.

**\***

Příkaz se zpracovává v lokálním správci front a také se předá všem aktivním správcům front v dané skupině sdílení front. Nastavení této hodnoty má stejný účinek jako zadání daného příkazu na všech správcích front v celé skupině sdílení front.

Jako klíčové slovo filtru nelze použít CMDSCOPE.

### **DEST ( řetězec )**

Cíl zpráv publikovaných pro tento odběr; tento parametr představuje název fronty.

### **DESTCLAS**

Spravovaný cíl systému.

### **PROVIDED**

Cílem je fronta.

### **SPRAVOVANÝ**

Cíl je spravovaný.

### **DESTCURL ( řetězec )**

Identifikátor *CorrelId* používaný pro zprávy publikované pro tento odběr.

Prázdná hodnota (výchozí) má za následek použití systémově generovaného identifikátoru.

Je-li nastaveno na '00' (48 nul)

**CorrelId** nastavený publikujícími aplikací bude udržováno v kopii zprávy doručené do odběru, pokud nejsou zprávy šířeny v rámci hierarchie publikování/odběru.

**Poznámka:** Není možné nastavit vlastnost DESTCURL programově pomocí JMS.

### **DESTQMGR ( řetězec )**

Správce cílové fronty pro zprávy publikované pro tento odběr. Je třeba definovat kanály ke vzdálenému správci front, například XMITQ, a odesílací kanál. Pokud tak neučiníte, zprávy se k cíli nedostanou.

### **EXPIRY**

Doba platnosti objektu odběru, od data a času vytvoření do vypršení platnosti.

#### **( celé\_číslo )**

Doba platnosti v desetinách sekundy, od data a času vytvoření do vypršení platnosti.

### **NEOMEZENO**

Není určen žádný čas vypršení platnosti. Toto je výchozí volba při dodání produktu.

### **LIKE ( název\_odběru )**

Název odběru, jehož parametry jsou použity jako model pro tuto definici.

Tento parametr se používá pouze pro příkaz DEFINE SUB.

Pokud pole není uvedeno a vy nevyplníte pole parametrů související s tímto příkazem, převezmou se hodnoty z výchozí definice odběrů pro tohoto správce front. Nevyplnit tento parametr znamená totéž jako zadat:

```
LIKE (SYSTEM.DEFAULT.SUB)
```

### **PSPROP**

Způsob, jakým jsou ke zprávám odeslaným v rámci tohoto odběru přidávány vlastnosti zpráv týkající se publikování a odběru.

**ŽÁDNÉ**

Nepřidávat ke zprávě vlastnosti publikování a odběru.

**COMPAT**

Pokud není zpráva publikována ve formátu PCF, přidávají se vlastnosti publikování a odběru v záhlaví MQRFH verze 1.

**MSGPROP**

Vlastnosti publikování a odběru se přidávají jako vlastnosti zpráv.

**RFH2**

Vlastnosti publikování a odběru se přidávají v záhlaví MQRFH verze 2.

**PUBACCT ( řetězec )**

Token evidence předávaný odběratelem, pro šíření do zpráv publikovaných pro tento odběr v poli *AccountingToken* MQMD.

**PUBAPPID ( řetězec )**

Data identity předávaná odběratelem, pro šíření do zpráv publikovaných pro tento odběr v poli *AppIdentityData* MQMD.

**PUBPRTY**

Priorita zprávy odeslané tomuto odběru.

**AS PUB**

Priorita zprávy odesílané v rámci tohoto odběru se převezme z priority uvedené v publikované zprávě.

**ASQDEF**

Priorita zprávy odesílané v rámci tohoto odběru se převezme z výchozí priority fronty definované jako cíl.

**( celé číslo )**

Celé číslo udávající explicitní prioritu zpráv publikovaných v rámci tohoto odběru.

**REPLACE a NOREPLACE**

Tento parametr řídí, zda má tato definice nahradit nějakou existující definici.

**REPLACE**

Tato definice nahradí jakoukoli existující definici se stejným názvem. Pokud definice neexistuje, je vytvořena.

Pomocí příkazu DEFINE REPLACE nelze měnit TOPICOBJ, TOPICSTR, WSCHEMA, SELECTOR, SUBSCOPE ani DESTCLAS.

**NOREPLACE**

Tato definice nenahradí žádnou existující definici se stejným názvem.

**REQONLY**

Určuje, zda odběratel vyzývá k aktualizacím voláním rozhraní MQSUBRQ API, nebo zda jsou v rámci tohoto odběru doručovány všechny publikace.

**NO**

V rámci tohoto odběru jsou doručovány všechny publikace k danému tématu. Toto je výchozí hodnota.

**YES**

V rámci tohoto odběru jsou publikace doručovány, pouze v reakci na volání rozhraní MQSUBRQ API.

Tento parametr je ekvivalentem volby odběru MQSO\_PUBLICATIONS\_ON\_REQUEST.

**SELECTOR ( řetězec )**

Selektor, který se používá na zprávy publikované k tomuto tématu.

**SUBLEVEL ( celé číslo )**

Úroveň v hierarchii odběrů, na které je vytvořen tento odběr. Rozsah je nula až 9.

## SUBSCOPE

Určuje, zda se tento odběr předává dalším správcům front, takže odběratel dostává zprávy publikované na těchto správcích front.

### ALL

Odběr se předává všem správcům front přímo připojeným prostřednictvím hierarchie nebo kolektivu publikování a odběru.

### QMGR

Odběr předává zprávy publikované k tomuto tématu pouze v rámci tohoto správce front.

**Poznámka:** Jednotliví odběratelé mohou parametr **SUBSCOPE** pouze *omezit*. Pokud je tento parametr na úrovni tématu nastaven na hodnotu ALL, může jej individuální odběratel pro tento odběr omezit na úroveň QMGR. Pokud je ale parametr na úrovni tématu nastaven na hodnotu QMGR, nastavení individuálního odběratele na hodnotu ALL nemá žádný efekt.

## SUBNAME

Jedinečný název odběru aplikace, který je přidružen k manipulátoru. Tento parametr se týká pouze manipulátorů odběrů tématu. Není vrácen pro další zpracování. Ne všechny odběry budou mít název odběru.

## SUBUSER ( řetězec )

Určuje ID uživatele, které se používá pro kontroly zabezpečení prováděné, aby se zajistilo, že bude možné vložit publikace do cílové fronty přidružené k danému odběru. Tímto ID je buď ID uživatele přidružené k tvůrci odběru, nebo pokud je povoleno převzetí odběru, ID uživatele, který tento odběr naposledy převzal. Délka tohoto parametru nesmí překročit 12 znaků.

## TOPICOBJ ( řetězec )

Název objektu tématu používaného tímto odběrem.

## TOPICSTR ( řetězec )

Určuje úplný název tématu nebo sady témat pro daný odběr s pomocí zástupných znaků.

## USERDATA ( řetězec )

Určuje uživatelská data přidružená k tomuto odběru. Tento řetězec představuje hodnota s proměnnou délkou, kterou může aplikace načíst voláním rozhraní MQSUB API a předat ve zprávě zaslané v rámci tohoto odběru jako vlastnost zprávy.

**V 8.0.0.7** Z produktu IBM MQ 8.0.0, opravná sada Fix Pack 7 může aplikace IBM MQ classes for JMS načítat uživatelská data odběru ze zprávy s použitím konstanty JMS\_IBM\_SUBSCRIPTION\_USER\_DATA v rozhraní JmsConstants s metodou `javax.jms.Message.getStringProperty(java.lang.String)`. Další informace naleznete v tématu [Načítání dat uživatelských odběrů](#).

## VARUSER

Určuje, zda se k tomuto odběru může připojit a převzít jeho vlastnictví i jiný uživatel než jeho tvůrce.

### ANY

K odběru se může připojit a jeho vlastnictví může převzít libovolný uživatel.

### ZAOKROUH.NA.TEXT

Převzetí jiným **USERID** není povoleno.

## WSHEMA

Schéma, které se má použít při interpretaci zástupných znaků v řetězci tématu.

### ZNAK

Zástupné znaky představují části řetězců.

### TOPIC

Zástupné znaky představují části hierarchie témat.

## DEFINOVAT TÉMA

Pomocí příkazu DEFINE TOPIC můžete definovat nové administrativní téma produktu IBM MQ ve stromu témat a nastavit jeho parametry.

## Použití příkazů MQSC

Informace o tom, jak používat příkazy MQSC, najdete v tématu [Provedení úloh lokální administrace pomocí příkazů MQSC](#).


IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
✓	✓	✓	2CR


Vysvětlení symbolů ve sloupci z/OS viz [Použití příkazů v systému z/OS](#).

- [Syntaktický diagram](#)
- [“Poznámky k použití pro DEFINE TOPIC” na stránce 961](#)
- [“Popisy parametrů pro DEFINE TOPIC” na stránce 961](#)

**Synonymum:** DEF TOPC

Hodnoty zobrazené nad hlavní čarou v čárovém diagramu jsou předvolby dodávané s produktem IBM MQ, ale vaše instalace je mohla změnit. Viz [“Jak číst spojnicové diagramy” na stránce 7](#).





**Poznámky:**

- <sup>1</sup> Platné pouze na z/OS , pokud je správce front členem skupiny sdílení front.
- <sup>2</sup> Platné pouze na z/OS.



## Poznámky k použití pro DEFINE TOPIC

- Má-li atribut hodnotu ASPARENT, je hodnota převzata z nastavení prvního nadřazeného administrativního uzlu, který se nachází ve stromu témat. Spravované uzly jsou založeny buď na lokálně definovaných objektech témat, nebo na vzdáleně definovaných tématech klastru při účasti v klastru publikování/odběru. Má-li první nadřazený objekt tématu také hodnotu ASPARENT, bude vyhledán další objekt. Je-li při hledání stromu nalezen každý objekt, použije se hodnota ASPARENT, hodnoty budou převzaty z SYSTEM.BASE.TOPIC, pokud existuje. Pokud je SYSTEM.BASE.TOPIC neexistuje, hodnoty jsou stejné jako hodnoty dodané s IBM MQ v definici SYSTEM.BASE.TOPIC.
- Atribut ASPARENT je použit u každého správce front v kolektivu klastru kontrolou sady lokálních definic a definic klastru, které jsou v daném okamžiku viditelné ve správci front.
- Je-li publikování odesláno více odběratelům, atributy použité z objektu tématu se používají konzistentně pro všechny odběratele, kteří publikování přijímají. Příklad: inhibice publikování na téma je použita pro další aplikaci MQPUT na toto téma. Publikování, které probíhá na více odběratelů, je dokončeno všem odběratelům. Tato publikace nebere v úvahu změny, které se staly součástí cesty k jakémukoli atributu na daném tématu.
- Úspěšné dokončení příkazu neznámá, že byla akce dokončena. Chcete-li zkontrolovat skutečné dokončení, prohlédněte si krok [DEFINE TOPIC](#) v části [Kontrola, zda byly dokončeny asynchronní příkazy pro distribuované síť](#).

## Popisy parametrů pro DEFINE TOPIC

### (jméno-tématu)

Název definice tématu IBM MQ (viz [Pravidla pojmenování objektů IBM MQ](#)). Maximální délka je 48 znaků.

Název nesmí být shodný s žádnou jinou definicí tématu, která je aktuálně definována pro tohoto správce front (není-li zadána volba REPLACE).

### CLROUTE

Chování směrování, které má být použito pro témata v klastru definovaném v parametru **CLUSTER**.

#### Přímý

Pokud nakonfigurujete přímo směrované klastrované téma ve správci front, všichni správci front ve klastru budou mít informace o všech ostatních správcích front ve klastru. Při provádění operací publikování a odběru se každý správce fronty může připojit přímo k jinému správci fronty v klastru.

#### TOPICHOST

Při použití směrování hostitelů témat budou mít všichni správci front v klastru informace o správcích front klastru, kteří jsou hostiteli směrované definice tématu (tj. správcích front, na kterých jste definovali objekt tématu). Při provádění operací publikování a odběru se správci front v klastru připojí pouze ke správcům front hostitele tématu a nikoli přímo každý s každým. Správci front hostitele tématu odpovídají za směrování publikování ze správců front, na nichž dochází k publikování publikací, na správce front s odpovídajícími odběry.

Po klastrování objektu tématu (prostřednictvím nastavení vlastnosti **CLUSTER**) nelze změnit hodnotu vlastnosti **CLROUTE**. Před změnou hodnoty musíte vyjmout objekt z klastru (vlastnost **CLUSTER** nastavit na ' '). Vyřazením tématu z klastru převedete definici tématu na lokální téma, výsledkem čehož je období, během kterého nebudou publikace doručovány do vzdálených správců front. Tuto skutečnost byste měli při provádění této změny vzít v úvahu. Viz [Dopad definice neklastrovaného tématu pod názvem témata klastru z jiného správce front](#). Pokud se změní hodnota vlastnosti **CLROUTE**, zatímco je klastrovaná, vygeneruje systém výjimku `MQRCFF_CLROUTE_NOT_ALTERABLE`.

Viz také [Směrování pro klastry publikování/odběru: Notes on chování a Navrhování klastrů publikování/odběru](#).

## CLUSTER

Název klastru, ke kterému toto téma patří. Nastavením tohoto parametru na klastru, jehož členem je tento správce front, informujete všechny správce front v klastru o tomto tématu. Veškeré publikace k tomuto tématu nebo řetězci tématu pod ním, vložené do libovolného správce front v klastru, se předávají do odběrů na všech ostatních správcích front v klastru. Další informace viz [Distribuované sítě pro publikace/odběry](#).

..

Pokud nemá žádný objekt tématu nad tímto tématem ve stromu tématu nastaven tento parametr na název klastru, nepatří toto téma do klastru. Publikování a odběry tohoto tématu se nebudou předávat do správců front pro publikování/odběry připojené do klastru. Pokud uzel tématu výše ve stromu tématu má nastavený název klastru, budou se publikování a odběry tohoto tématu předávat i prostřednictvím klastru.

### **řetězec**

Téma patří do tohoto klastru. Nedoporučuje se nastavení na jiný klastr z objektu tématu, nad tímto objektem tématu ve stromu témat. Ostatní správci front v klastru budou respektovat tuto definici objektu, pokud na těchto správcích front nebude existovat lokální definice se stejným názvem.

Chcete-li zabránit šíření odběrů a publikování prostřednictvím klastru, ponechte tento parametr v systémových tématech SYSTEM.BASE.TOPIC a SYSTEM.DEFAULT.TOPIC prázdný, kromě zvláštních případů jako např. při podpoře migrace.

## **z/OS CMDSCOPE**

Tento parametr se vztahuje pouze na z/OS a určuje, jak se příkaz provádí, když je správce front členem skupiny sdílení front.

CMDSCOPE musí být prázdný nebo lokální správce front, pokud je QSGDISP nastaveno na GROUP.

..

Příkaz bude proveden ve správcích front, v němž byl zadán.

### ***název\_správce\_front***

Příkaz je proveden ve správcích front, který jste zadali, pokud je správce front aktivní v rámci skupiny sdílení front.

Můžete zadat jiný název správce front než správce front, v němž byl zadán, pouze v případě, že používáte prostředí sdílené fronty a je-li povolen příkazový server.

\*

Příkaz se provádí na lokálním správcích front a je také předán každému aktivnímu správcích front ve skupině sdílení front. Efekt \* je stejný jako zadání příkazu pro každého správce front ve skupině sdílení front.

## **COMMINFO ( *název-comminfo-název* )**

Název objektu informací o komunikaci výběrového vysílání přidružený k tomuto objektu tématu.

## **CUSTOM ( *řetězec* )**

Vlastní atribut pro nové funkce.

**V 8.0.0.4** Tento atribut obsahuje hodnoty atributů, jako dvojice názvu atributu a hodnoty, oddělených alespoň jedním mezerou. Dvojice názvu atributu a hodnoty mají tvar NAME (VALUE). Jednoduché uvozovky musí být uvozeny jiným jednoduchou uvozovkou.

## **CAPEXPY ( *celé\_číslo* )**

Maximální doba, vyjádřená v desetinách sekundy, do doby, než je zpráva publikována na téma, která dědí vlastnosti z tohoto objektu, zůstává v systému, dokud nebude způsobilá pro zpracování vypršení platnosti.

Další informace o zpracování vypršení platnosti zprávy naleznete v tématu [Vynucení nižších časů vypršení platnosti](#).

### ***celé\_číslo***

Hodnota musí být v rozsahu 1 až 999 999 999.

**NOLIMIT**

Neexistuje žádné omezení doby vypršení platnosti zpráv vložených do tohoto tématu.

**ASPARENT**

Maximální doba vypršení platnosti zprávy je založena na nastavení nejbližšího nadřazeného objektu administrativního tématu ve stromu témat. Toto je výchozí hodnota.

Uvedení hodnoty CAEXPRY, které není platné, nezpůsobí selhání příkazu. Místo toho se použije výchozí hodnota.

**DEFPRESP**

Určuje odpověď na vložení, která má být použita v případě, že aplikace určují volbu MQPMO\_RESPONSE\_AS\_DEF.

**AsParent**

Výchozí hodnota odezvy vložení je založena na nastavení nejbližšího nadřazeného objektu tématu administrace ve stromu témat.

**SYNC**

Operace vložení do fronty, které určují MQPMO\_RESPONSE\_AS\_Q\_DEF, jsou vydávány, jako by bylo místo toho zadáno MQPMO\_SYNC\_RESPONSE. Pole v MQMD a MQPMO jsou vráceny správcem front do aplikace.

**ASYNC**

Operace vložení do fronty, které určují MQPMO\_RESPONSE\_AS\_Q\_DEF, jsou vždy vydávány, jako by bylo místo toho zadáno MQPMO\_ASYNC\_RESPONSE. Některá pole v MQMD a MQPMO nevrací správce front do aplikace; ale zlepšení výkonu může být viděno pro zprávy zařazené do transakce a jakékoli přechodné zprávy.

**DEFPRTY ( celé\_číslo )**

Výchozí priorita zpráv publikovaných v rámci tématu.

**( celé\_číslo )**

Hodnota musí být v rozsahu nula (nejnižší priorita), až do parametru správce front MAXPRTY (MAXPRTY je 9).

**AsParent**

Výchozí priorita je založena na nastavení nejbližšího nadřazeného objektu administrativního tématu ve stromu témat.

**DEFPSIST**

Určuje perzistenci zpráv, která má být použita v případě, že aplikace určují volbu MQPER\_PERSISTENCE\_AS\_TOPIC\_DEF.

**AsParent**

Výchozí perzistence je založena na nastavení nejbližšího nadřazeného objektu administrativního tématu ve stromu témat.

**NO**

Zprávy v této frontě se ztratí během restartování správce front.

**YES**

Zprávy v této frontě se uchovají i po restartu správce front.

V systémech z/OS, N a Y jsou povoleny synonyma NO a YES.

**DESCR ( řetězec )**

Komentář prostého textu. Poskytuje popisné informace o objektu, když operátor vydává příkaz DISPLAY TOPIC.

Musí obsahovat pouze zobrazitelné znaky. Maximální délka je 64 znaků. V instalaci se znakovou sadou DBCS může obsahovat znaky DBCS (maximální délka je omezena na 64 bajtů).

**Poznámka:** Jsou-li použity znaky, které nejsou obsaženy v identifikátoru CCSID (coded character set identifier) pro daného správce front, mohou být tyto znaky při odeslání informace jinému správci front nesprávně přeloženy.

## DURSUB

Určuje, zda jsou aplikace povoleny k provedení trvalých odběrů v tomto tématu.

### AsParent

Údaj o tom, zda lze v tomto tématu provést trvalé odběry, je založen na nastavení nejbližšího nadřazeného objektu administrativního tématu ve stromu témat.

### NO

Trvalé odběry nelze v tomto tématu provést.

### YES

Trvalé odběry lze provést na tomto tématu.

## LIKE (jméno-tématu)

Název tématu. Parametry tématu se používají k modelování této definice.

Pokud toto pole není vyplněno a nevyplnili jste pole parametrů související s příkazem, hodnoty jsou převzaty z výchozí definice pro témata v tomto správci front.

Nevyplnění tohoto pole je ekvivalentní uvedení:

```
LIKE (SYSTEM.DEFAULT.TOPIC)
```

Je poskytnuta výchozí definice tématu, ale může být změněna instalací na požadované výchozí hodnoty. Viz [Pravidla pojmenování objektů IBM MQ](#).

**z/OS** V systému z/OS správce front vyhledá u objektu s názvem, který zadáte, a dispozice QMGR nebo COPY (QMGR nebo COPY), sadu stránek nula pro objekt. Dispozice objektu LIKE se nekopíruje do objektu, který definujete.

### Poznámka:

1. Objekty QSGDISP (GROUP) se neprohledávají.
2. LIKE se ignoruje, je-li zadáno QSGDISP (COPY).

## MCAST

Určuje, zda je přípustné výběrové vysílání ve stromu témat. Hodnoty:

### AsParent

Atribut výběrového vysílání tématu se dědí od nadřazeného objektu.

### VYPNUTO

V tomto uzlu není povolen žádný provoz výběrového vysílání.

### POVOLENO

V tomto uzlu je povolen provoz výběrového vysílání.

### Pouze

Jsou povoleny pouze odběry z klienta podporujícího výběrové vysílání.

**Poznámka:** **HPE NonStop V8.1** Volby MCAST (ENABLED) a MCAST (ONLY) nejsou k dispozici v produktu IBM MQ for HPE NonStop V8.1.0.

## MDURMDL (řetězec)

Název modelové fronty, která má být použita pro trvalé odběry, které vyžadují, aby správce front spravoval místo určení jeho publikování (viz [Pravidla pojmenování objektů IBM MQ](#)). Maximální délka je 48 znaků.

Je-li MDURMDL prázdný, pracuje stejným způsobem jako hodnoty ASPARENT na jiných atributech. Název modelové fronty, která má být použita, je založen na nejbližším nadřazeném objektu administrativního tématu ve stromu témat s hodnotou nastavenou pro MDURMDL.

Pokud používáte MDURMDL k určení modelové fronty pro klastrované téma, musíte zajistit, aby byla fronta definována ve všech správci front v klastru, kde může být proveden trvalý odběr pomocí tohoto tématu.

Dynamická fronta vytvořená z tohoto modelu má předponu SYSTEM.MANAGED.DURABLE

## **MNDURMDL ( řetězec )**

Název modelové fronty, která má být použita pro netrvalé odběry, které vyžadují, aby správce front spravoval místo určení jeho publikování (viz [Pravidla pojmenování objektů IBM MQ](#) ). Maximální délka je 48 znaků.

Pokud je parametr MNDURMDL prázdný, bude pracovat stejným způsobem jako hodnoty ASPARENT na jiných atributech. Název modelové fronty, která má být použita, je založen na nejbližším nadřazeném objektu administrativního tématu ve stromu témat s hodnotou nastavenou pro MNDURMDL.

Pokud používáte parametr MNDURMDL k určení modelové fronty pro klastrované téma, je třeba zajistit, aby byla fronta definována ve všech správcích front v klastru, kde lze provést netrvalý odběr pomocí tohoto tématu.

Dynamická fronta vytvořená z tohoto modelu má předponu SYSTEM.MANAGED.NDURABLE.

## **NPMGDLV**

Mechanismus doručení pro netrvalé zprávy publikované v rámci tohoto tématu:

### **AsParent**

Použitý mechanismus doručení je založen na nastavení prvního nadřazeného administrativního uzlu nalezeného ve stromu témat souvisejících s tímto tématem.

### **ALL**

Netrvalé zprávy musí být doručeny všem odběratelům, bez ohledu na trvalost pro volání MQPUT, aby bylo možné hlásit úspěch. Pokud selže doručení zprávy některému z odběratelů, není zpráva přijata žádným z dalších odběratelů a volání MQPUT se nezdaří.

### **VŠECHNA DOSTUPNÁ**

Netrvalé zprávy jsou doručeny všem odběratelům, kteří mohou přijmout zprávu. Fakt, že selhalo doručení zprávy některému z odběratelů, nezabrání jejímu doručení ostatním odběratelům.

### **ALDURŠTINA**

Netrvalé zprávy musí být doručeny všem trvalým odběratelům. Fakt, že selhalo doručení netrvalé zprávy některým netrvalým odběratelům neznámá, že bude na volání MQPUT vrácena chyba. Pokud dojde k selhání doručení pro trvalé odběratele, neobdrží se žádná zpráva a volání MQPUT se nezdaří.

## **PMSGDLV**

Mechanismus doručení pro trvalé zprávy publikované v rámci tohoto tématu:

### **AsParent**

Použitý mechanismus doručení je založen na nastavení prvního nadřazeného administrativního uzlu nalezeného ve stromu témat souvisejících s tímto tématem.

### **ALL**

Trvalé zprávy musí být doručeny všem odběratelům, bez ohledu na trvalost pro volání MQPUT, aby bylo možné hlásit úspěch. Pokud selže doručení zprávy některému z odběratelů, není zpráva přijata žádným z dalších odběratelů a volání MQPUT se nezdaří.

### **VŠECHNA DOSTUPNÁ**

Trvalé zprávy jsou doručeny všem odběratelům, kteří mohou přijmout zprávu. Fakt, že selhalo doručení zprávy některému z odběratelů, nezabrání jejímu doručení ostatním odběratelům.

### **ALDURŠTINA**

Trvalé zprávy musí být doručeny všem trvalým odběratelům. Fakt, že selhalo doručení trvalé zprávy některým netrvalým odběratelům neznámá, že bude na volání MQPUT vrácena chyba. Pokud dojde k selhání doručení pro trvalé odběratele, neobdrží se žádná zpráva a volání MQPUT se nezdaří.

## **PROXYSUB**

Řídí, kdy je odeslán proxy odběr pro toto téma nebo řetězce témat pod tímto tématem do sousedních správců front, když se nachází v klastru publikování/odběru nebo v hierarchii publikování/odběru. Další informace naleznete v tématu [Výkon odběru v sítích publikování/odběru](#).

**FirstUse**

V případě každého jedinečného řetězce tématu na úrovni nebo pod úrovní tohoto objektu tématu je asynchronně zaslán proxy odběr všem sousedním správcům front v těchto scénářích:

- Když je vytvořen lokální odběr.
- Když je přijat proxy odběr, který je třeba rozšířit k dalším přímo připojeným správcům front.

**Vynutit**

Do sousedních správců front je odeslán proxy odběr pomocí zástupných znaků, který odpovídá všem řetězcům témat v rámci stromu témat pod tímto bodem, i v případě, že neexistují žádné lokální odběry.

**Poznámka:** Odběr proxy se odešle, když je tato hodnota nastavena na DEFINE nebo ALTER. Při nastavení na klastrovém tématu všichni správci front v klastru vydají proxy odběr zástupných znaků pro všechny ostatní správce front v klastru.

**PUB**

Řídí, zda mohou být zprávy publikovány do tohoto tématu.

**AsParent**

Údaj o tom, zda zprávy mohou být publikovány do tématu, je založeno na nastavení nejbližšího nadřazeného objektu tématu administrace ve stromu témat.

**POVOLENO**

Zprávy mohou být publikovány do tématu (s odpovídajícími autorizovanými aplikacemi).

**VYPNUTO**

Zprávy nelze publikovat v rámci daného tématu.

Viz také [Speciální zpracování pro parametr PUB](#).

**PUBSCOPE**

Určuje, zda tento správce front šíří publikace do správců front jako část hierarchie nebo jako součást klastru publikování/odběru.

**Poznámka:** Chování můžete omezit na základě publikování po publikování, použitím volby MQPMO\_SCOPE\_QMGR v rámci voleb vkládání zpráv.

**AsParent**

Určuje, zda tento správce front šíří publikace do správců front jako část hierarchie nebo jako součást klastru publikování/odběru. Tento stav je založen na nastavení prvního nadřazeného administrativního uzlu nalezeného ve stromu témat, který se vztahuje k tomuto tématu.

**QMGR**

Publikace pro toto téma se nešíří do připojených správců front.

**ALL**

Publikace pro toto téma jsou šířeny do hierarchicky propojených správců front a do správců front publikování a odběru připojených ke klastru.


**QSGDISP**

Tento parametr se vztahuje pouze k produktu z/OS .

Určuje dispozice objektu v rámci skupiny.

QSGDISP	Definice
COPY	Objekt je definován v sadě stránek správce front, který provádí příkaz pomocí objektu QSGDISP (GROUP) se stejným názvem jako objekt 'LIKE'.

QSGDISP	Definice
<b>Skupina</b>	<p>Definice objektu je uložena ve sdíleném úložišti, ale pouze v případě, že je správce front ve skupině sdílení front. Je-li definice úspěšná, vygeneruje se následující příkaz a odešle se všem aktivním správcům front ve skupině sdílení front za účelem pokusu o vytvoření nebo aktualizaci lokálních kopií na sadě stránek nula:</p> <pre>DEFINE TOPIC(name) REPLACE QSGDISP(COPY)</pre> <p>Atribut DEFINE pro objekt skupiny se projeví bez ohledu na to, zda se nezdaří generovaný příkaz s QSGDISP (COPY).</p>
<b>PRIVATE</b>	Nepovoleno.
<b>QMGR</b>	Objekt je definován na sadě stránek správce front, který provádí daný příkaz.

### REPLACE a NOREPLACE

Určuje, zda má být existující definice (a na z/OSse stejným odebráním) nahrazena touto definicí. Žádný objekt s jinou dispozicí se nezmění.

#### REPLACE

Pokud objekt existuje, efekt je jako zadání příkazu ALTER bez volby FORCE a s volbou *all* s ostatními zadanými parametry.

(Rozdíl mezi příkazem ALTER bez volby FORCE a příkazem DEFINE s volbou REPLACE znamená, že příkaz ALTER nemění nespecifikované parametry, ale atribut DEFINE s REPLACE nastaví *všechny* parametry. Když použijete REPLACE, nespecifikované parametry jsou převzaty buď z objektu uvedeného ve volbě LIKE, nebo z výchozí definice, a parametry nahrazovaného objektu, pokud takový existuje, jsou ignorovány.)

Příkaz selže, pokud jsou splněny obě následující podmínky:

- Příkaz nastavuje parametry, které by vyžadovaly použití volby FORCE, pokud jste používali příkaz ALTER.
- Objekt je otevřený.

Příkaz ALTER s volbou FORCE je v této situaci úspěšný.

#### NOREPLACE

Definice nesmí nahrazovat žádnou existující definici objektu.

### SUB

Určuje, zda mají být aplikace povoleny pro přihlášení k odběru tohoto tématu.

#### AsParent

Určuje, zda se aplikace mohou přihlásit k odběru tématu, na základě nastavení nejbližšího nadřazeného objektu administrativního tématu ve stromu témat.

#### POVOLENO

Odběry mohou být provedeny v rámci tématu (s odpovídajícími autorizovanými aplikacemi).

#### VYPNUTO

Aplikace se nemohou přihlásit k odběru tématu.

### SUBSCOPE

Určuje, zda se tento správce front přihlašuje k odběru publikací v tomto správci front nebo v síti připojených správců front. Při přihlášení k odběru všech správců front šíří správce front odběry jako součást hierarchie nebo jako součást klastru publikování/odběru.

**Poznámka:** Chování můžete omezit na základě odběru na základě odběru, pomocí produktu **MQPMO\_SCOPE\_QMGR** v deskriptoru odběru nebo **SUBSCOPE (QMGR)** v produktu **DEFINE SUB**. Jednotliví odběratelé mohou potlačit nastavení **SUBSCOPE** hodnoty ALL uvedením volby odběru **MQSO\_SCOPE\_QMGR** při vytváření odběru.

**AsParent**

Určuje, zda se tento správce front přihlašuje k odběru publikací stejným způsobem jako při nastavení prvního nadřazeného administrativního uzlu nalezeného ve stromu témat souvisejících s tímto tématem.

**QMGR**

Pouze publikování, která jsou publikována na tomto správci front, se dostanou k odběrateli.

**ALL**

Odběratel dosáhne publikování provedené v tomto správci front nebo v jiném správci front. Odběry pro toto téma jsou šířeny do hierarchicky propojených správců front a k publikování a odběru správců front připojených k klastru.


**TOPICSTR ( řetězec )**

Řetězec tématu, představovaný touto definicí objektu tématu. Tento parametr je povinný a nesmí obsahovat prázdný řetězec.

Řetězec tématu nesmí být stejný jako jakýkoli jiný řetězec tématu, který je již reprezentován definicí objektu tématu.

Maximální délka řetězce je 10 240 znaků.

**TYPE (topice-type)**

Pokud je tento parametr použit, musí následovat bezprostředně za parametrem *topic-name* na všech platformách  kromě z/OS.

**LOKÁLNÍ**

Lokální objekt tématu.

**USEDLQ**

Určuje, zda se fronta nedoručených zpráv používá v případě, že zprávy publikování nelze doručit do správné fronty odběratele.

**AsParent**

Určuje, zda má být použita fronta nedoručených zpráv s použitím nastavení nejbližšího objektu tématu administrace ve stromu témat. Tato hodnota je standardně dodána s produktem IBM MQ, ale vaše instalace ji mohla změnit.

**NO**

Publikační zprávy, které nelze doručit do správné fronty odběratele, jsou považovány za selhání při vložení zprávy. Požadavek MQPUT aplikace na téma selže v souladu s nastavením NPMSGDLV a PMSGDLV.

**YES**

Když atribut správce front DEADQ poskytuje název fronty nedoručených zpráv, použije se. Pokud správce front neposkytuje název fronty nedoručených zpráv, chování se používá jako hodnota NO.

**WILDCARD**

Chování odběrů používajících zástupné znaky s ohledem na toto téma.

**PASSTHRU**

U odběrů registrovaných pro téma, které používá zástupné znaky a které je méně specifické než řetězec tématu v tomto objektu tématu, jsou poskytnuty publikace k tomuto tématu a k řetězcům tématu, které jsou specifičtější než toto téma.

**BLOCK**

U odběrů registrovaných pro téma, které používá zástupné znaky a které je méně specifické než řetězec tématu v tomto objektu tématu, nejsou poskytnuty publikace k tomuto tématu ani k řetězcům tématu, které jsou specifičtější než toto téma.

Hodnota tohoto atributu se použije při definici odběrů. Když tento atribut změníte, sada témat pokrytých existujícími odběry nebude touto změnou ovlivněna. Tento scénář platí i v případě, že se změnila topologie, tj. když byly objekty tématu vytvořeny nebo odstraněny. Sada témat odpovídajících odběrům, které byly vytvořeny po této změně atributu WILDCARD, se vytvoří s použitím této nové, upravené topologie. Pokud chcete vynutit opětovné vyhodnocení odpovídající sady témat pro existující odběry, musíte restartovat správce front.



## ODSTRANIT AUTHINFO

Chcete-li odstranit objekt ověřovacích informací, použijte příkaz MQSC DELETE AUTHINFO.

### Použití příkazů MQSC


Informace o tom, jak používat příkazy MQSC, najdete v tématu [Provedení úloh lokální administrace pomocí příkazů MQSC](#).

IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
✓	✓	✓	2CR

Vysvětlení symbolů ve sloupci z/OS viz [Použití příkazů v systému z/OS](#).

- [Syntaktický diagram](#)
- [“Popisy parametrů pro DELETE AUTHINFO” na stránce 969](#)

**Synonymum:** žádné



### Popisy parametrů pro DELETE AUTHINFO

#### (*název*)

Název objektu ověřovacích informací. To je povinné.

Název musí být název existujícího objektu ověřovacích informací.

#### **z/OS** CMDSCOPE

Tento parametr se vztahuje pouze na z/OS a určuje, jak se příkaz provádí, když je správce front členem skupiny sdílení front.

CMDSCOPE musí být prázdný nebo lokální správce front, pokud je QSGDISP nastaveno na GROUP.

..

Příkaz bude proveden ve správci front, v němž byl zadán. Toto je výchozí hodnota.

#### ***název\_správce\_front***

Příkaz je proveden ve správci front, který jste zadali, pokud je správce front aktivní v rámci skupiny sdílení front.

Název správce front, kde příkaz zadán nebyl, můžete zadat, pouze pokud používáte prostředí skupiny sdílení front a je povolen příkazový server.

\*

Příkaz se provádí na lokálním správci front a je také předán každému aktivnímu správci front ve skupině sdílení front. Tento efekt se shoduje s výsledkem zadání příkazu pro všechny správce front ve skupině sdílení front.

## QSGDISP

Tento parametr se vztahuje pouze k produktu z/OS .

Určuje dispozice objektu, na který příkaz aplikujete (to znamená, kde je definován a jak se chová).

### **COPY**

Definice objektu je umístěna v sadě stránek správce front, který provádí daný příkaz. Objekt byl definován pomocí příkazu, který měl parametry QSGDISP (COPY). Tento příkaz nemá vliv na žádný objekt, který se nachází ve sdíleném úložišti nebo jakýkoli objekt definovaný pomocí příkazu, který měl parametry QSGDISP (QMGR).

### **Skupina**

Definice objektu je uložena ve sdíleném úložišti. Objekt byl definován pomocí příkazu, který měl parametry QSGDISP (GROUP). Jakýkoli objekt umístěný na sadě stránek správce front, který provádí příkaz (s výjimkou lokální kopie objektu), není tímto příkazem ovlivněn.

Je-li příkaz úspěšný, vygeneruje se následující příkaz a odešle se všem aktivním správcům front ve skupině sdílení front za účelem odstranění lokálních kopií na sadě stránek nula:

```
DELETE AUTHINFO(name) QSGDISP(COPY)
```

Odstranění objektu skupiny vstoupí v platnost, i když selže generovaný příkaz s QSGDISP (COPY).

### **QMGR**

Definice objektu je umístěna v sadě stránek správce front, který provádí daný příkaz. Objekt byl definován pomocí příkazu, který měl parametry QSGDISP (QMGR). Jakýkoli objekt, který se nachází ve sdíleném úložišti, nebo jakákoli lokální kopie takového objektu, není tímto příkazem ovlivněn.

Toto je výchozí hodnota.

## **ODSTRANIT AUTHREC**


Použijte příkaz MQSC DELETE AUTHREC, abyste odstranili záznamy oprávnění přidružené k názvu profilu.

### **Použití příkazů MQSC**

Informace o tom, jak používat příkazy MQSC, najdete v tématu [Provedení úloh lokální administrace pomocí příkazů MQSC](#).

IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
✓	✓	✓	

- [Syntaktický diagram](#)
- [“Popisy parametrů” na stránce 971](#)



## Popisy parametrů

### PROFILE (*jméno-profilu*)

Název objektu nebo generický profil, pro které má být odebrán záznam oprávnění. Tento parametr je povinný, pokud argument **OBJTYPE** není QMGR, v takovém případě jej lze vynechat.

### OBJTYPE

Typ objektu, na který se odkazuje profil. Uveďte jednu z následujících hodnot:

#### AUTHINFO

Záznam ověřovacích informací

#### CHANNEL

Kanál

#### CLNTCONN

Kanál připojení klienta

#### COMMINFO

Objekt informací o komunikaci

#### LISTENER

Modul listener

#### NAMELIST

Seznam názvů

#### PROCES

Proces

#### QUEUE

Fronta

#### QMGR

Správce front

#### RQMNAME

Vzdálený správce front

**SERVICE**

Služba

**TOPIC**

Téma

**PRINCIPAL (název-činitele)**

Hlavní název. Jedná se o jméno uživatele, pro kterého se mají odstranit záznamy oprávnění pro uvedený profil. V systému IBM MQ for Windows může název činitele volitelně obsahovat název domény určený v tomto formátu: user@domain.

Musíte uvést buď PRINCIPAL, nebo GROUP.

**GROUP (název-skupiny)**

Název skupiny. Jedná se o jméno skupiny uživatelů, pro kterou se mají odstranit záznamy oprávnění pro uvedený profil. Můžete uvést pouze jedno jméno a musí se jednat o název existující skupiny uživatelů.

Pouze pro produkt IBM MQ for Windows může název skupiny volitelně obsahovat název domény, který je zadán v následujících formátech:

```
GroupName@domain
domain\GroupName
```

Musíte uvést buď PRINCIPAL, nebo GROUP.

## **ODSTRANIT FOND VYROVNÁVACÍCH PAMĚTÍ**

Příkaz MQSC DELETE BUFFPOOL použijte k odstranění fondu vyrovnávacích pamětí, který se používá pro uchování zpráv v hlavní paměti.

**Použití příkazů MQSC**

Informace o tom, jak používat příkazy MQSC, najdete v tématu [Provedení úloh lokální administrace pomocí příkazů MQSC](#).

IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
			2CR

Vysvětlení symbolů ve sloupci z/OS viz [Použití příkazů v systému z/OS](#).

- [Syntaktický diagram](#)
- [“Poznámka k použití pro DELETE BUFFPOOL” na stránce 972](#)
- [“Popisy parametrů pro DELETE BUFFPOOL” na stránce 973](#)

**Synonymum:** DEL BP

**ODSTRANIT FOND VYROVNÁVACÍCH PAMĚTÍ**

► DELETE BUFFPOOL — ( — celé\_číslo — ) ►

**Poznámka k použití pro DELETE BUFFPOOL**

- Ujistěte se, že nejsou k dispozici žádné definice aktuální sady stránek s použitím jmenovaného fondu vyrovnávacích pamětí, jinak příkaz selže.
- ODSTRANIT BUFFPOOL BUFFERS nelze vydat z CSQINPT.

## Popisy parametrů pro DELETE BUFFPOOL

(celé číslo)

Toto je číslo fondu vyrovnávacích pamětí, který má být odstraněn. Hodnota je celé číslo v rozsahu od nuly do 15. Je-li OPMODE nastaven na OPMODE = (NEWFUNC, 800), tento parametr je celé číslo v rozsahu od nuly do 99.

### ODSTRANIT CFSTRUCT

Použijte příkaz MQSC DELETE CFSTRUCT, abyste odstranili definici struktury aplikace CF.

### Použití příkazů MQSC

Informace o tom, jak používat příkazy MQSC, najdete v tématu [Provedení úloh lokální administrace pomocí příkazů MQSC](#).

IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
			2CR

Vysvětlení symbolů ve sloupci z/OS viz [Použití příkazů v systému z/OS](#).

- [Syntaktický diagram](#)
- [“Poznámky k použití pro DELETE CFSTRUCT” na stránce 973](#)
- [“Klíčové slovo a popisy parametrů pro DELETE CFSTRUCT” na stránce 973](#)

**Synonymum:** žádné

#### ODSTRANIT CFSTRUCT

►► DELETE CFSTRUCT — ( — *název\_struktury* — ) ►►

### Poznámky k použití pro DELETE CFSTRUCT

1. Tento příkaz je platný z/OS pouze tehdy, je-li správce front členem skupiny sdílení front.
2. Příkaz selže, pokud existují nějaké fronty v existenci, které odkazují na název struktury prostředku CF, které nejsou obě prázdné a uzavřené.
3. Příkaz nemůže určit strukturu administrace prostředku CF (CSQ\_ADMIN).
4. Příkaz odstraní pouze záznam struktury prostředku CF Db2 . Neodstraní definici struktury prostředku CF z datové sady zásad CFRM.
5. Struktury prostředku CF na úrovni CFLEVEL (1) jsou automaticky odstraněny při odstranění poslední fronty v této struktuře.

### Klíčové slovo a popisy parametrů pro DELETE CFSTRUCT

(*název-struktury*)

Název definice struktury prostředku CF, která má být odstraněna. Název musí být definován ve skupině sdílení front.

### Odstranit kanál

Chcete-li odstranit definici kanálu, použijte příkaz MQSC DELETE CHANNEL.

## Použití příkazů MQSC

Informace o tom, jak používat příkazy MQSC, najdete v tématu [Provedení úloh lokální administrace pomocí příkazů MQSC](#).

IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
✓	✓	✓	CR

Vysvětlení symbolů ve sloupci z/OS viz [Použití příkazů v systému z/OS](#).

- [Syntaktický diagram](#)
- “Poznámky k použití” na stránce 974
- “Popisy parametrů” na stránce 974

**Synonymum:** DELETE CHL

**Odstranit kanál**

➔ DELETE CHANNEL — ( — *název\_kanálu* — ) —

CHLTABLE(QMGR TBL) }  
CHLTABLE(CLNT TBL) }

CMDScope(' ') }  
CMDScope — ( — *název\_správce\_front* — ) <sup>1</sup> }  
CMDScope(\*) <sup>1</sup> }

QSGDISP(QMGR) }  
QSGDISP(COPY) }  
QSGDISP(GROUP) <sup>1</sup> }

Poznámky:

<sup>1</sup> Platné pouze na z/OS , pokud je správce front členem skupiny sdílení front.

<sup>2</sup> Platné pouze na z/OS.

## Poznámky k použití

- Úspěšné dokončení příkazu neznamená, že byla akce dokončena. Chcete-li zkontrolovat skutečné dokončení, prohlédněte si krok [ODSTRANIT KANÁL](#) v sekci [Kontrola, zda byly dokončeny asynchronní příkazy pro distribuované sítě](#).
- **z/OS** U systémů z/OS se příkaz nezdaří, pokud nebyl spuštěn inicializátor kanálu a příkazový server nebo pokud je stav kanálu RUNNING, s výjimkou kanálů připojení klienta, které lze odstranit bez spuštění inicializátoru kanálu nebo spuštěného serveru.
- **z/OS** V systému z/OS můžete odstranit pouze odesílací kanály klastru, které byly vytvořeny ručně.

## Popisy parametrů

### (název-kanálu)

Název definice kanálu, která má být odstraněna. To je povinné. Název musí být název existujícího kanálu.

### SKL\_TABULKA

Uvádí tabulku definic kanálů, která obsahuje kanál, který má být odstraněn. Toto je volitelné.

### QMGR TBL

Tabulka kanálů je přidružená k cílovému správci front. Tato tabulka neobsahuje žádné kanály typu CLNTCONN. Toto nastavení je výchozí.

## CLNTTBL

Tabulka kanálů pro kanály CLNTCONN. V systému z/OS je tato položka přidružena k cílovému správci front, ale je oddělena od hlavní tabulky kanálů. Na všech ostatních platformách je tato tabulka kanálů obvykle asociována se správcem front, ale může se jednat o celosystémovou tabulku nezávislých kanálů správce front, pokud nastavíte řadu proměnných prostředí. Další informace o nastavení proměnných prostředí naleznete v tématu [Použití proměnných prostředí IBM MQ](#).

### z/OS

## CMDSCOPE

Tento parametr se vztahuje pouze na z/OS a určuje, jak se příkaz provádí, když je správce front členem skupiny sdílení front.

CMDSCOPE musí být prázdný nebo lokální správce front, pokud je QSGDISP nastaveno na GROUP.

••

Příkaz bude proveden ve správci front, v němž byl zadán. Toto je výchozí hodnota.

### *název\_správce\_front*

Příkaz je proveden ve správci front, který jste zadali, pokud je správce front aktivní v rámci skupiny sdílení front.

Název správce front, kde příkaz zadán nebyl, můžete zadat, pouze pokud používáte prostředí skupiny sdílení front a je povolen příkazový server.

\*

Příkaz se provádí na lokálním správci front a je také předán každému aktivnímu správci front ve skupině sdílení front. Tento efekt se shoduje s výsledkem zadání příkazu pro všechny správce front ve skupině sdílení front.

### z/OS

## QSGDISP

Tento parametr se vztahuje pouze k produktu z/OS .

Určuje dispozice objektu, na který příkaz aplikujete (to znamená, kde je definován a jak se chová).

### COPY

Definice objektu je umístěna v sadě stránek správce front, který provádí daný příkaz. Objekt byl definován pomocí příkazu, který měl parametry QSGDISP (COPY). Tento příkaz nemá vliv na žádný objekt, který se nachází ve sdíleném úložišti nebo jakýkoli objekt definovaný pomocí příkazu, který měl parametry QSGDISP (QMGR).

### Skupina

Definice objektu je uložena ve sdíleném úložišti. Objekt byl definován pomocí příkazu, který měl parametry QSGDISP (GROUP). Jakýkoli objekt umístěný na sadě stránek správce front, který provádí příkaz (s výjimkou lokální kopie objektu), není tímto příkazem ovlivněn.

Je-li příkaz úspěšný, vygeneruje se následující příkaz a odešle se všem aktivním správcům front ve skupině sdílení front za účelem odstranění lokálních kopií na sadě stránek nula:

```
DELETE CHANNEL(channel-name) QSGDISP(COPY)
```

Odstranění objektu skupiny vstoupí v platnost, i když selže generovaný příkaz s QSGDISP (COPY).

### QMGR

Definice objektu je umístěna v sadě stránek správce front, který provádí daný příkaz. Objekt byl definován pomocí příkazu, který měl parametry QSGDISP (QMGR). Jakýkoli objekt, který se nachází ve sdíleném úložišti, nebo jakákoli lokální kopie takového objektu, není tímto příkazem ovlivněn.

Toto je výchozí hodnota.

## DELETE CHANNEL (MQTT)

Chcete-li odstranit definici kanálu produktu IBM MQ Telemetry , použijte příkaz MQSC DELETE CHANNEL.

### Použití příkazů MQSC

Informace o tom, jak používat příkazy MQSC, najdete v tématu [Provedení úloh lokální administrace pomocí příkazů MQSC](#).

IBM i	AIX a Linux	Windows	z/OS
	✓	✓	

**Poznámka:** V případě serveru telemetrie je AIX jedinou podporovanou platformou UNIX .

Příkaz DELETE CHANNEL (MQTT) je platný pouze pro kanály IBM MQ Telemetry .

**Synonymum:** DELETE CHL

#### Odstranit kanál

► DELETE CHANNEL — ( — *název\_kanálu* — ) — CHLTYPE — ( — MQTT — ) ◄

### Popisy parametrů

#### (*název-kanálu*)

Název definice kanálu, která má být odstraněna. To je povinné. Název musí být název existujícího kanálu.

#### CHLTYPE

Tento parametr je požadovaný. Existuje pouze jedna možná hodnota: MQTT.

## ODSTRANIT COMMINFO

K odstranění objektu informací o komunikaci použijte příkaz MQSC DELETE COMMINFO.

### Použití příkazů MQSC

Informace o tom, jak používat příkazy MQSC, najdete v tématu [Provedení úloh lokální administrace pomocí příkazů MQSC](#).

IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
✓	✓	✓	

- [Syntaktický diagram](#)
- [“Popisy parametrů pro DELETE COMMINFO” na stránce 976](#)

**Synonymum:** DEL COMMINFO

#### ODSTRANIT COMMINFO

► DELETE COMMINFO — ( — *název\_kominfo* — ) ◄

### Popisy parametrů pro DELETE COMMINFO

#### (*název kominfo*)

Název objektu s informacemi o komunikaci, který má být vymazán. To je povinné.



## Odstranit modul listener

K odstranění definice listeneru použijte příkaz MQSC DELETE LISTENER.

### Použití příkazů MQSC

Informace o tom, jak používat příkazy MQSC, najdete v tématu [Provedení úloh lokální administrace pomocí příkazů MQSC](#).

IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
✓	✓	✓	

- [Syntaktický diagram](#)
- [“Poznámky k použití pro DELETE LISTENER” na stránce 977](#)
- [“Popis klíčových slov a parametrů pro DELETE LISTENER” na stránce 977](#)

**Synonymum:** DELETE LSTR

<b>Odstranit modul listener</b> ► DELETE LISTENER — ( — <i>název_posluchač_modulu_listener</i> — ) ◄
---

### Poznámky k použití pro DELETE LISTENER

1. Příkaz selže, pokud má aplikace uvedený objekt listener otevřený, nebo pokud je modul listener momentálně spuštěný.

### Popis klíčových slov a parametrů pro DELETE LISTENER

*(název listenera)*

Název definice listeneru, která má být odstraněna. To je povinné. Název musí být název existujícího modulu listener definovaného v lokálním správci front.

### Odstranit seznam názvů

Použijte příkaz MQSC DELETE NAMELIST k odstranění definice seznamu názvů.

### Použití příkazů MQSC

Informace o tom, jak používat příkazy MQSC, najdete v tématu [Provedení úloh lokální administrace pomocí příkazů MQSC](#).


IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
✓	✓	✓	2CR

Vysvětlení symbolů ve sloupci z/OS viz [Použití příkazů v systému z/OS](#).

- [Syntaktický diagram](#)
- [“Poznámky k použití” na stránce 978](#)
- [“Popisy parametrů pro DELETE NAMELIST” na stránce 978](#)

**Synonymum:** DELETE NL

## Odstranit seznam názvů



Poznámky:

- <sup>1</sup> Platné pouze na z/OS , pokud je správce front členem skupiny sdílení front.
- <sup>2</sup> Platné pouze na z/OS.

## Poznámky k použití

- V systému Systémy SYSTÉM UNIX je příkaz platný pouze v systémech AIX, HP-UX, Linux a Solaris.
- Úspěšné dokončení příkazu neznamená, že byla akce dokončena. Chcete-li zkontrolovat skutečné dokončení, podívejte se na krok [DELETE NAMELIST](#) v části [Kontrola, zda byly dokončeny asynchronní příkazy pro distribuované sítě](#).

## Popisy parametrů pro DELETE NAMELIST

Musíte určit definici seznamu názvů, kterou chcete odstranit.

### (název)

Název definice seznamu názvů, která má být odstraněna. Název musí být definován pro lokálního správce front.

Pokud má aplikace tento seznam názvů otevřený, příkaz selže.

### z/OS CMDSCOPE

Tento parametr se vztahuje pouze na z/OS a určuje, jak se příkaz provádí, když je správce front členem skupiny sdílení front.

CMDSCOPE musí být prázdný nebo lokální správce front, pokud je QSGDISP nastaveno na GROUP.

..

Příkaz bude proveden ve správci front, v němž byl zadán. Toto je výchozí hodnota.

### *název\_správce\_front*

Příkaz je proveden ve správci front, který jste zadali, pokud je správce front aktivní v rámci skupiny sdílení front.

Název správce front, kde příkaz zadán nebyl, můžete zadat, pouze pokud používáte prostředí skupiny sdílení front a je povolen příkazový server.

\*

Příkaz se provádí na lokálním správci front a je také předán každému aktivnímu správci front ve skupině sdílení front. Tento efekt se shoduje s výsledkem zadání příkazu pro všechny správce front ve skupině sdílení front.

### z/OS QSGDISP

Tento parametr se vztahuje pouze k produktu z/OS .

Určuje dispozice objektu, na který příkaz aplikujete (to znamená, kde je definován a jak se chová).

### **COPY**

Definice objektu je umístěna v sadě stránek správce front, který provádí daný příkaz. Objekt byl definován pomocí příkazu, který měl parametry QSGDISP (COPY). Tento příkaz nemá vliv na žádný objekt, který se nachází ve sdíleném úložišti nebo jakýkoli objekt definovaný pomocí příkazu, který měl parametry QSGDISP (QMGR).

### **Skupina**

Definice objektu je uložena ve sdíleném úložišti. Objekt byl definován pomocí příkazu, který měl parametry QSGDISP (GROUP). Jakýkoli objekt umístěný na sadě stránek správce front, který provádí příkaz (s výjimkou lokální kopie objektu), není tímto příkazem ovlivněn.

Je-li příkaz úspěšný, vygeneruje se následující příkaz a odešle se všem aktivním správcům front ve skupině sdílení front za účelem odstranění lokálních kopií na sadě stránek nula:

```
DELETE NAMELIST(name) QSGDISP(COPY)
```

Odstranění objektu skupiny vstoupí v platnost, i když selže generovaný příkaz s QSGDISP (COPY).

### **QMGR**

Definice objektu je umístěna v sadě stránek správce front, který provádí daný příkaz. Objekt byl definován pomocí příkazu, který měl parametry QSGDISP (QMGR). Jakýkoli objekt, který se nachází ve sdíleném úložišti, nebo jakákoli lokální kopie takového objektu, není tímto příkazem ovlivněn.

Toto je výchozí hodnota.

## **Odstranit zásadu**

K odstranění zásady zabezpečení použijte příkaz MQSC DELETE POLICY.

### **Použití příkazů MQSC**

Informace o tom, jak používat příkazy MQSC, najdete v tématu [Provedení úloh lokální administrace pomocí příkazů MQSC](#).

<b>IBM i</b>	<b>SYSTÉM UNIX a Linux</b>	<b>Windows</b>	<b>z/OS</b>
✓	✓	✓	

- [Syntaktický diagram](#)
- [“Popisy parametrů pro klauzuli DELETE POLICY” na stránce 979](#)

#### **Odstranit zásadu**

►► DELETE POLICY — ( — *název\_zásady* — ) —►

## **Popisy parametrů pro klauzuli DELETE POLICY**

### **(název-zásady)**

Uvádí název zásady, která se má odstranit.

Název zásady nebo zásady, které mají být odstraněny, jsou stejné jako název fronty nebo fronty, které řídí zásady.

## **Odstranit proces**

Chcete-li odstranit definici procesu, použijte příkaz MQSC DELETE PROCESS.

## Použití příkazů MQSC

Informace o tom, jak používat příkazy MQSC, najdete v tématu [Provedení úloh lokální administrace pomocí příkazů MQSC](#).

IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
✓	✓	✓	2CR

Vysvětlení symbolů ve sloupci z/OS viz [Použití příkazů v systému z/OS](#).

- [Syntaktický diagram](#)
- [“Popisy parametrů pro příkaz DELETE PROCESS” na stránce 980](#)

**Synonymum:** DELETE PRO

**Odstranit proces**

►► DELETE PROCESS — ( — *název\_procesu* — ) →

Poznámky:

<sup>1</sup> Platné pouze na z/OS , pokud je správce front členem skupiny sdílení front.

<sup>2</sup> Platné pouze na z/OS.

## Popisy parametrů pro příkaz DELETE PROCESS

Musíte určit definici procesu, kterou chcete odstranit.

### **(název-procesu)**

Název definice procesu, která má být odstraněna. Název musí být definován pro lokálního správce front.

Pokud má aplikace tento proces otevřený, příkaz selže.

### **z/OS CMDSCOPE**

Tento parametr se vztahuje pouze na z/OS a určuje, jak se příkaz provádí, když je správce front členem skupiny sdílení front.

CMDSCOPE musí být prázdný nebo lokální správce front, pokud je QSGDISP nastaveno na GROUP.

••

Příkaz bude proveden ve správcí front, v němž byl zadán. Toto je výchozí hodnota.

### ***název\_správce\_front***

Příkaz je proveden ve správcí front, který jste zadali, pokud je správce front aktivní v rámci skupiny sdílení front.

Název správce front, kde příkaz zadán nebyl, můžete zadat, pouze pokud používáte prostředí skupiny sdílení front a je povolen příkazový server.

\*

Příkaz se provádí na lokálním správcí front a je také předán každému aktivnímu správcí front ve skupině sdílení front. Tento efekt se shoduje s výsledkem zadání příkazu pro všechny správce front ve skupině sdílení front.

## QSGDISP

Tento parametr se vztahuje pouze k produktu z/OS .

Určuje dispozice objektu, na který příkaz aplikujete (to znamená, kde je definován a jak se chová).

### **COPY**

Definice objektu je umístěna v sadě stránek správce front, který provádí daný příkaz. Objekt byl definován pomocí příkazu, který měl parametry QSGDISP (COPY). Tento příkaz nemá vliv na žádný objekt, který se nachází ve sdíleném úložišti nebo jakýkoli objekt definovaný pomocí příkazu, který měl parametry QSGDISP (QMGR).

### **Skupina**

Definice objektu je uložena ve sdíleném úložišti. Objekt byl definován pomocí příkazu, který měl parametry QSGDISP (GROUP). Jakýkoli objekt umístěný na sadě stránek správce front, který provádí příkaz (s výjimkou lokální kopie objektu), není tímto příkazem ovlivněn.

Je-li příkaz úspěšný, vygeneruje se následující příkaz a odešle se všem aktivním správcům front ve skupině sdílení front za účelem odstranění lokálních kopií na sadě stránek nula:

```
DELETE PROCESS(process-name) QSGDISP(COPY)
```

Odstranění objektu skupiny vstoupí v platnost, i když selže generovaný příkaz s QSGDISP (COPY).

### **QMGR**

Definice objektu je umístěna v sadě stránek správce front, který provádí daný příkaz. Objekt byl definován pomocí příkazu, který měl parametry QSGDISP (QMGR). Jakýkoli objekt, který se nachází ve sdíleném úložišti, nebo jakákoli lokální kopie takového objektu, není tímto příkazem ovlivněn.

Toto je výchozí hodnota.

## ODSTRANIT PSID

Použijte příkaz MQSC DELETE PSID k odstranění sady stránek. Tento příkaz zavře sadu stránek a oddělí ji od správce front.

### **Použití příkazů MQSC**

Informace o tom, jak používat příkazy MQSC, najdete v tématu [Provedení úloh lokální administrace pomocí příkazů MQSC](#).

IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
			CR

Vysvětlení symbolů ve sloupci z/OS viz [Použití příkazů v systému z/OS](#).

- [Syntaktický diagram](#)
- [“Poznámky k použití pro ODSTRANIT PSID” na stránce 981](#)
- [“Popisy parametrů pro ODSTRANIT PSID” na stránce 982](#)

**Synonymum:** DEL PSID

#### **ODSTRANIT PSID**

►► DELETE PSID — ( — číslo\_psid — ) ◄◄

### **Poznámky k použití pro ODSTRANIT PSID**

1. Identifikovaná sada stránek nesmí odkazovat na žádnou paměťovou třídu (STGCLASS).

2. Pokud má sada stránek stále vyrovnávací paměti ve fondu vyrovnávacích pamětí, když vydáte tento příkaz, příkaz selže a zobrazí se chybová zpráva. Nemůžete odstranit sadu stránek, dokud nebude dokončeno 3 kontrolní body, protože sada stránek byla vyprázdněna.
3. Pokud nebude sada stránek znovu použita správcem front, aktualizujte kód JCL procedury úlohy spuštěnou správcem front a odeberte příslušný příkaz DEFINE PSID z inicializační datové sady CSQINP1. Pokud má sada stránek vyhrazený fond vyrovnávacích pamětí, odeberte jeho definice také z umístění CSQINP1.
4. Chcete-li znovu použít datovou sadu znovu jako sadu stránek, naformátujte ji před tímto způsobem.

## Popisy parametrů pro ODSTRANIT PSID

### (psi-číslo)

Identifikátor sady stránek. To je povinné. Nemůžete odstranit sadu stránek 0.

## Odstranit fronty

### Použití příkazů MQSC

Informace o tom, jak používat příkazy MQSC, najdete v tématu [Provedení úloh lokální administrace pomocí příkazů MQSC](#).

Tato sekce obsahuje následující příkazy:

- “ODSTRANIT ALIAS QALIAS” na stránce [984](#)
- “ODSTRANIT QLOCAL” na stránce [985](#)
- “ODSTRANIT MODEL QMODEL” na stránce [985](#)
- “ODSTRANIT QREMOTE” na stránce [986](#)

Tyto příkazy jsou podporovány na následujících platformách:

IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
✓	✓	✓	2CR

Vysvětlení symbolů ve sloupci z/OS viz [Použití příkazů v systému z/OS](#).

### Poznámky k použití pro fronty DELETE

- Úspěšné dokončení příkazu neznamená, že byla akce dokončena. Chcete-li zkontrolovat správné dokončení, prohlédněte si krok [DELETE queues](#) v tématu [Kontrola, zda byly dokončeny asynchronní příkazy pro distribuované sítě](#).

### Popisy parametrů pro fronty DELETE

#### (q-název)

Název fronty musí být definován pro lokálního správce front pro všechny typy front.

Pro frontu aliasů se jedná o lokální název alias fronty, který má být vymazán.

Pro modelovou frontu se jedná o lokální název modelové fronty, která má být odstraněna.

Pro vzdálenou frontu se jedná o lokální název vzdálené fronty, která má být odstraněna.

U lokální fronty se jedná o název lokální fronty, která má být odstraněna. Musíte uvést frontu, kterou chcete odstranit.

**Poznámka:** Frontu nelze odstranit, pokud obsahuje nepotvrzené zprávy.

Pokud má aplikace tuto frontu otevřenou nebo pokud má otevřenou frontu, která se nakonec vyřeší do této fronty, dojde k selhání příkazu. Příkaz se také nezdaří, pokud je tato fronta přenosovou frontou

a každá fronta, která je nebo se interpretuje jako vzdálená fronta, která odkazuje na tuto přenosovou frontu, je otevřená.

Pokud má tato fronta atribut SCOPE z CELL, položka pro frontu je také odstraněna z adresáře buňky.

## **AUTHREC**

Tento parametr se nevztahuje na z/OS.

Uvádí, zda je přidružený záznam oprávnění také odstraněn:

### **ANO**

Záznam oprávnění přidružený k objektu je vymazán. Toto nastavení je výchozí.

### **NE**

Záznam oprávnění přidružený k objektu se neodstraní.

## **z/OS CMDSCOPE**

Tento parametr se vztahuje pouze na z/OS a určuje, jak se příkaz provádí, když je správce front členem skupiny sdílení front.

CMDSCOPE musí být prázdný nebo lokální správce front, pokud je QSGDISP nastaveno na GROUP nebo SHARED.

••

Příkaz bude proveden ve správci front, v němž byl zadán. Toto je výchozí hodnota.

### ***název\_správce\_front***

Příkaz je proveden ve správci front, který jste zadali, pokud je správce front aktivní v rámci skupiny sdílení front.

Název správce front, kde příkaz zadán nebyl, můžete zadat, pouze pokud používáte prostředí skupiny sdílení front a je povolen příkazový server.

\*

Příkaz se provádí na lokálním správci front a je také předán každému aktivnímu správci front ve skupině sdílení front. Tento efekt se shoduje s výsledkem zadání příkazu pro všechny správce front ve skupině sdílení front.

## **PURGE a NOPURGE**

Uvádí, zda se mají vymazat všechny existující potvrzené zprávy ve frontě jmenované příkazem DELETE, aby se příkaz výmazu mohl pracovat. Výchozí hodnota je NOPURGE.

### **PURGE**

Odstranění má pokračovat i v případě, že jsou ve jmenované frontě potvrzeny zprávy a tyto zprávy mají být také vymazány.

### **NOPURGE**

Odstranění nemá pokračovat, pokud se ve jmenované frontě nacházejí potvrzené zprávy.

## **z/OS QSGDISP**

Určuje dispozice objektu, na který příkaz aplikujete (to znamená, kde je definován a jak se chová). Je-li definice objektu sdílena, není třeba ji odstranit ve všech správci front, který je součástí skupiny sdílení front. (Skupiny sdílení front jsou k dispozici pouze v produktu IBM MQ for z/OS.)

### **COPY**

Definice objektu je umístěna v sadě stránek správce front, který provádí daný příkaz. Objekt byl definován pomocí příkazu, který měl parametry QSGDISP (COPY). Tento příkaz nemá vliv na žádný objekt, který se nachází ve sdíleném úložišti nebo jakýkoli objekt definovaný pomocí příkazu, který měl parametry QSGDISP (QMGR).

### **Skupina**

Definice objektu je uložena ve sdíleném úložišti. Objekt byl definován pomocí příkazu, který měl parametry QSGDISP (GROUP). Jakýkoli objekt umístěný v sadě stránek správce front, který provádí příkaz, nebo jakýkoli objekt definovaný pomocí příkazu, který měl parametry QSGDISP (SHARED), není tímto příkazem ovlivněn.

Je-li odstranění úspěšné, vygeneruje se následující příkaz a odešle se všem aktivním správcům front ve skupině sdílení front, aby vytvořil nebo odstranil lokální kopie na sadě stránek nula:

```
DELETE queue(q-name) QSGDISP(COPY)
```

nebo, pouze pro lokální frontu:

```
DELETE QLOCAL(q-name) NOPURGE QSGDISP(COPY)
```

Odstranění objektu skupiny vstoupí v platnost, i když selže generovaný příkaz s QSGDISP(COPY).

**Poznámka:** Vždy získáte volbu NOOPURGE, i když uvedete PURGE. Chcete-li odstranit zprávy z lokálních kopií front, musíte tento příkaz zadat explicitně:

```
DELETE QLOCAL(q-name) QSGDISP(COPY) PURGE
```

pro každou kopii.

### QMGR

Definice objektu je umístěna v sadě stránek správce front, který provádí daný příkaz. Objekt byl definován pomocí příkazu, který měl parametry QSGDISP(QMGR). Jakýkoli objekt, který se nachází ve sdíleném úložišti, nebo jakákoli lokální kopie takového objektu, není tímto příkazem ovlivněn.

Toto je výchozí hodnota.

### SHARED


Tato volba platí pouze pro lokální fronty.

Definice objektu je uložena ve sdíleném úložišti. Objekt byl definován pomocí příkazu, který měl parametry QSGDISP(SHARED). Jakýkoli objekt umístěný v sadě stránek správce front, který provádí příkaz, nebo jakýkoli objekt definovaný pomocí příkazu, který měl parametry QSGDISP(GROUP), není tímto příkazem ovlivněn.

## ODSTRANIT ALIAS QALIAS

Použijte příkaz DELETE QALIAS k odstranění definice alias fronty.

**Synonymum:** DELETE QA



Parametry jsou popsány v části [“Odstranit fronty”](#) na stránce 982.




## ODSTRANIT QLOCAL

Chcete-li odstranit definici lokální fronty, použijte příkaz DELETE QLOCAL. Můžete určit, že fronta nesmí být odstraněna, pokud obsahuje zprávy, nebo že ji lze odstranit i v případě, že obsahuje zprávy.

**Synonymum:** DELETE QL

### ODSTRANIT QLOCAL



Poznámky:

<sup>1</sup> Neplatné na z/OS.

<sup>2</sup> Platné pouze na z/OS, pokud je správce front členem skupiny sdílení front.

<sup>3</sup> Platné pouze na z/OS.


Parametry jsou popsány v části [“Odstranit fronty”](#) na stránce 982.

## ODSTRANIT MODEL QMODEL

Použijte příkaz DELETE QMODEL k odstranění definice modelové fronty.

**Synonymum:** DELETE QM

### ODSTRANIT MODEL QMODEL



Poznámky:

<sup>1</sup> Neplatné na z/OS.

<sup>2</sup> Platné pouze na z/OS, pokud je správce front členem skupiny sdílení front.


<sup>3</sup> Platné pouze na z/OS.

Parametry jsou popsány v části [“Odstranit fronty”](#) na stránce 982.

## ODSTRANIT QREMOTE

Chcete-li odstranit lokální definici vzdálené fronty, použijte příkaz DELETE QREMOTE. Neovlivní definici této fronty ve vzdáleném systému.

**Synonymum:** DELETE QR



Parametry jsou popsány v části [“Odstranit fronty”](#) na stránce 982.

## Odstranit službu

Chcete-li odstranit definici služby, použijte příkaz MQSC DELETE SERVICE.


### Použití příkazů MQSC

Informace o tom, jak používat příkazy MQSC, najdete v tématu [Provedení úloh lokální administrace pomocí příkazů MQSC](#).

IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
✓	✓	✓	

- [Syntaktický diagram](#)
- [“Poznámky k použití pro DELETE SERVICE”](#) na stránce 986
- [“Popis klíčových slov a parametrů pro DELETE SERVICE”](#) na stránce 987

**Synonymum:**



### Poznámky k použití pro DELETE SERVICE

1. Příkaz selže, jestliže aplikace má otevřený objekt služby nebo je-li služba momentálně spuštěna.

## Popis klíčových slov a parametrů pro DELETE SERVICE

(název-sloužby)

Název definice služby, která má být odstraněna. To je povinné. Název musí být název existující služby definované v lokálním správci front.

### ODSTRANIT DÍLČÍ

Chcete-li odebrat trvalý odběr ze systému, použijte příkaz MQSC DELETE SUB. V případě spravovaného místa určení budou odebrány všechny nezpracované zprávy, které zůstaly na místě určení.

### Použití příkazů MQSC


Informace o tom, jak používat příkazy MQSC, najdete v tématu [Provedení úloh lokální administrace pomocí příkazů MQSC](#).

IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
✓	✓	✓	CR

Vysvětlení symbolů ve sloupci z/OS viz [Použití příkazů v systému z/OS](#).

- [Syntaktický diagram](#)
- [Poznámky k použití pro příkaz DELETE SUB](#)
- [“Popisy parametrů příkazu DELETE SUB” na stránce 988](#)

**Synonymum:** DEL SUB



### Poznámky k použití příkazu DELETE SUB

- Můžete uvést buď název, identifikátor, nebo obojí, pro odběr, který chcete odstranit.

Příklady platných forem:

```
DELETE SUB(xyz)
DELETE SUB SUBID(123)
DELETE SUB(xyz) SUBID(123)
```

- Úspěšné dokončení příkazu neznamená, že byla akce dokončena. Chcete-li zkontrolovat skutečné dokončení, prohlédněte si krok [ODSTRANIT SUB](#) v části [Kontrola, zda byly dokončeny asynchronní příkazy pro distribuované sítě](#).

## Popisy parametrů příkazu DELETE SUB

### ***název-odběru***

Lokální název definice odběru, který má být odstraněn.

### **z/OS** **CMDSCOPE**

Tento parametr se vztahuje pouze na z/OS a určuje, jak se příkaz provádí, když je správce front členem skupiny sdílení front.

CMDSCOPE musí být prázdný nebo lokální správce front, pokud je QSGDISP nastaveno na GROUP.

..

Příkaz se zpracovává v tom správci front, kde byl zadán. Toto je výchozí hodnota.

### ***název\_správce\_front***

Příkaz se zpracovává ve vámi určeném správci front, pokud je tento správce front v rámci dané skupiny sdílení front aktivní.

Můžete zadat jiný název správce front než správce front, do kterého byl příkaz zadán, pouze v případě, že používáte prostředí skupiny sdílení front a je-li povolen příkazový server.

\*

Příkaz se zpracovává v lokálním správci front a také se předá všem aktivním správcům front v dané skupině sdílení front. Tento efekt se shoduje s výsledkem zadání příkazu pro všechny správce front ve skupině sdílení front.

Jako klíčové slovo filtru nelze použít CMDSCOPE.

### **SUBID ( řetězec )**

Interní a jedinečný klíč identifikující odběr.

### **z/OS** **ODSTRANIT STGCLASS**

Použijte příkaz MQSC DELETE STGCLASS k odstranění definice třídy úložiště.

### **Použití příkazů MQSC**

Informace o tom, jak používat příkazy MQSC, najdete v tématu [Provedení úloh lokální administrace pomocí příkazů MQSC](#).


IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
			2CR

Vysvětlení symbolů ve sloupci z/OS viz [Použití příkazů v systému z/OS](#).

- [Syntaktický diagram](#)
- [“Popisy parametrů pro DELETE STGCLASS” na stránce 989](#)

**Synonymum:** DELETE STC

## ODSTRANIT STGCLASS



Poznámky:

<sup>1</sup> Platné pouze na z/OS , pokud je správce front členem skupiny sdílení front.

## Popisy parametrů pro DELETE STGCLASS

Musíte určit definici třídy úložiště, kterou chcete odstranit.

Všechny fronty, které používají tuto paměťovou třídu, musí být upraveny tak, aby používaly jinou paměťovou třídu.

### (název)

Název definice třídy úložiště, která má být odstraněna. Název musí být definován pro lokálního správce front.

Příkaz selže, pokud všechny fronty, které se odkazují na paměťovou třídu, jsou prázdné a uzavřené.

### CMDSCOPE

Tento parametr určuje způsob provádění příkazu v případě, že je správce front členem skupiny sdílení front.

CMDSCOPE musí být prázdný nebo lokální správce front, pokud je QSGDISP nastaveno na GROUP.

..

Příkaz bude proveden ve správcí front, v němž byl zadán. Toto je výchozí hodnota.

### ***název\_správce\_front***

Příkaz je proveden ve správcí front, který jste zadali, pokud je správce front aktivní v rámci skupiny sdílení front.

Název správce front, kde příkaz zadán nebyl, můžete zadat, pouze pokud používáte prostředí skupiny sdílení front a je povolen příkazový server.

\*

Příkaz se provádí na lokálním správcí front a je také předán každému aktivnímu správcí front ve skupině sdílení front. Tento efekt se shoduje s výsledkem zadání příkazu pro všechny správce front ve skupině sdílení front.

### QSGDISP

Určuje dispozice objektu, na který příkaz aplikujete (to znamená, kde je definován a jak se chová).

### COPY

Definice objektu je umístěna v sadě stránek správce front, který provádí daný příkaz. Objekt byl definován pomocí příkazu, který měl parametry QSGDISP (COPY). Tento příkaz nemá vliv na žádný objekt, který se nachází ve sdíleném úložišti nebo jakýkoli objekt definovaný pomocí příkazu, který měl parametry QSGDISP (QMGR).

## Skupina

Definice objektu je uložena ve sdíleném úložišti. Objekt byl definován pomocí příkazu, který měl parametry QSGDISP (GROUP). Jakýkoli objekt umístěný na sadě stránek správce front, který provádí příkaz (s výjimkou lokální kopie objektu), není tímto příkazem ovlivněn.

Je-li příkaz úspěšný, vygeneruje se následující příkaz a odešle se všem aktivním správcům front ve skupině sdílení front za účelem odstranění lokálních kopií na sadě stránek nula:

```
DELETE STGCLASS(name) QSGDISP(COPY)
```

Odstranění objektu skupiny vstoupí v platnost, i když selže generovaný příkaz s QSGDISP (COPY).

## QMGR

Definice objektu je umístěna v sadě stránek správce front, který provádí daný příkaz. Objekt byl definován pomocí příkazu, který měl parametry QSGDISP (QMGR). Jakýkoli objekt, který se nachází ve sdíleném úložišti, nebo jakákoli lokální kopie takového objektu, není tímto příkazem ovlivněn.

Toto je výchozí hodnota.

## Odstranit téma

Použijte příkaz DELETE TOPIC k odstranění uzlu administrativního tématu produktu IBM MQ .

## Použití příkazů MQSC


Informace o tom, jak používat příkazy MQSC, najdete v tématu [Provedení úloh lokální administrace pomocí příkazů MQSC](#).

IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
✓	✓	✓	2CR

Vysvětlení symbolů ve sloupci z/OS viz [Použití příkazů v systému z/OS](#).

- [Syntaktický diagram](#)
- [“Poznámky k použití pro DELETE TOPIC” na stránce 991](#)
- [“Popisy parametrů pro příkaz DELETE TOPIC” na stránce 991](#)

**Synonymum:** žádné



## Poznámky k použití pro DELETE TOPIC

- Úspěšné dokončení příkazu neznamená, že byla akce dokončena. Chcete-li zkontrolovat skutečné dokončení, prohlédněte si krok [DELETE TOPIC](#) v části [Kontrola, zda byly dokončeny asynchronní příkazy pro distribuované síť](#).

## Popisy parametrů pro příkaz DELETE TOPIC

### (jméno-tématu)

Název objektu administračních témat, který má být odstraněn. Tento parametr je požadovaný.

Název musí být název existujícího objektu administrativního tématu.

### AUTHREC

Tento parametr se nevztahuje na z/OS

Uvádí, zda je přidružený záznam oprávnění také odstraněn:

#### ANO

Záznam oprávnění přidružený k objektu je vymazán. Toto nastavení je výchozí.

#### NE

Záznam oprávnění přidružený k objektu se neodstraní.

### CMDSCOPE

Tento parametr se vztahuje pouze na z/OS a určuje, jak se příkaz provádí, když je správce front členem skupiny sdílení front.

CMDSCOPE musí být prázdný nebo lokální správce front, pokud je QSGDISP nastaveno na GROUP.

''

Příkaz bude proveden ve správci front, v němž byl zadán. Toto je výchozí hodnota.

### ***název\_správce\_front***

Příkaz je proveden ve správci front, který jste zadali, pokud je správce front aktivní v rámci skupiny sdílení front.

Název správce front, kde příkaz zadán nebyl, můžete zadat, pouze pokud používáte prostředí skupiny sdílení front a je povolen příkazový server.

\*

Příkaz se provádí na lokálním správci front a je také předán každému aktivnímu správci front ve skupině sdílení front. Tento efekt se shoduje s výsledkem zadání příkazu pro všechny správce front ve skupině sdílení front.

### QSGDISP

Tento parametr se vztahuje pouze k produktu z/OS .

Určuje dispozice objektu, na který příkaz aplikujete (to znamená, kde je definován a jak se chová).

#### COPY

Definice objektu je umístěna v sadě stránek správce front, který provádí daný příkaz. Objekt byl definován pomocí příkazu, který měl parametry QSGDISP (COPY). Tento příkaz nemá vliv na žádný objekt, který se nachází ve sdíleném úložišti nebo jakýkoli objekt definovaný pomocí příkazu, který měl parametry QSGDISP (QMGR).

#### Skupina

Definice objektu je uložena ve sdíleném úložišti. Objekt byl definován pomocí příkazu, který měl parametry QSGDISP (GROUP). Jakýkoli objekt umístěný na sadě stránek správce front, který provádí příkaz (s výjimkou lokální kopie objektu), není tímto příkazem ovlivněn.

Je-li příkaz úspěšný, vygeneruje se následující příkaz a odešle se všem aktivním správcům front ve skupině sdílení front, aby vytvořil nebo odstranil lokální kopie na sadě stránek nula:

```
DELETE TOPIC(topic-name) QSGDISP(COPY)
```

Odstranění objektu skupiny vstoupí v platnost, i když selže generovaný příkaz s QSGDISP (COPY).

## QMGR

Definice objektu je umístěna v sadě stránek správce front, který provádí daný příkaz. Objekt byl definován pomocí příkazu, který měl parametry QSGDISP (QMGR). Jakýkoli objekt, který se nachází ve sdíleném úložišti, nebo jakákoli lokální kopie takového objektu, není tímto příkazem ovlivněn.

Toto je výchozí hodnota.

## z/OS ZOBRAZIT ARCHIV

Použijte příkaz MQSC DISPLAY ARCHIVE, abyste zobrazili parametry a informace o archivním systému.

### Použití příkazů MQSC

Informace o tom, jak používat příkazy MQSC, najdete v tématu [Provedení úloh lokální administrace pomocí příkazů MQSC](#).

IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
			12CR

Vysvětlení symbolů ve sloupci z/OS viz [Použití příkazů v systému z/OS](#).

- [Syntaktický diagram](#)
- [“Poznámky k použití pro DISPLAY ARCHIVE” na stránce 992](#)
- [“Popisy parametrů pro DISPLAY ARCHIVE” na stránce 993](#)

**Synonymum:** DIS ARC

**ZOBRAZIT ARCHIV**

►► DISPLAY ARCHIVE { CMDSCOPE(' ') } ►►

                          { CMDSCOPE ( — *název\_správce\_front* — ) <sup>1</sup> }

                          { CMDSCOPE(\*) <sup>1</sup> }

Poznámky:

<sup>1</sup> Platné pouze na z/OS , pokud je správce front členem skupiny sdílení front.

### Poznámky k použití pro DISPLAY ARCHIVE

1. Příkaz DISPLAY ARCHIVE vrátí sestavu, která zobrazuje počáteční hodnoty parametrů archivace a aktuální hodnoty, jak je změněno příkazem SET ARCHIVE.
  - Jednotky, v nichž je alokací primární a sekundární prostor alokací (ALCUNIT).
  - Předpona pro první název datové sady archivního protokolu (ARCPFX1).
  - Předpona pro název druhé datové sady archivního protokolu (ARCPFX2).
  - Doba uchování datové sady protokolu archivace ve dnech (ARCRETN).
  - Seznam kódů přenosové cesty pro zprávy operátorovi o datových sadách protokolu archivace (ARCWRTC).
  - Zda se má odeslat zpráva operátorovi a čekat na odpověď před pokusem o připojení datové sady protokolu archivace (ARCWTOR).
  - Velikost bloku datové sady protokolu archivu (BLKSIZE).



- Zda jsou archivní datové sady protokolu katalogizovány v ICF (CATALOG).
- Určuje, zda mají být datové sady protokolu archivace kompaktní (COMPACT).
- Primární přidělení prostoru pro datové sady DASD (PRIQTY).
- Určuje, zda mají být datové sady protokolu archivace při vytváření datových sad chráněny profily ESM (PROTECT).
- Maximální čas (v sekundách) povolený pro uvedení do klidového stavu při určení ARCHIVE LOG (QUIESCE) (QUIESCE).
- Sekundární přidělení prostoru pro datové sady DASD. Prohlédněte si parametr ALCUNIT pro jednotky, které se mají použít (SECQTY).
- Určuje, zda má název archivní datové sady obsahovat časové razítko (TSTAMP).
- Typ zařízení nebo název jednotky, na které je uložena první kopie datových sad archivního protokolu (UNIT).
- Typ zařízení nebo název jednotky, na které je uložena druhá kopie datových sad protokolu archivace (UNIT2).

Také hlásí stav páskových jednotek použitých pro archivaci.

Další informace o těchto parametrech naleznete v tématu [“Nastavit archiv”](#) na stránce 1258.

2. Tento příkaz je interně vyvolán příkazem IBM MQ na konci spuštění správce front.

## Popisy parametrů pro DISPLAY ARCHIVE

### CMDSCOPE

Tento parametr určuje způsob provádění příkazu v případě, že je správce front členem skupiny sdílení front.

CMDSCOPE nelze použít pro příkazy vydané od první vstupní datové sady inicializace CSQINP1.

..

Příkaz bude proveden ve správci front, v němž byl zadán. Toto je výchozí hodnota.

#### ***název\_správce\_front***

Příkaz je proveden ve správci front, který jste zadali, pokud je správce front aktivní v rámci skupiny sdílení front.

Název správce front, kde příkaz zadán nebyl, můžete zadat, pouze pokud používáte prostředí skupiny sdílení front a je povolen příkazový server.

\*

Příkaz se provádí na lokálním správci front a je také předán každému aktivnímu správci front ve skupině sdílení front. Tento efekt se shoduje s výsledkem zadání příkazu pro všechny správce front ve skupině sdílení front.

## ZOBRAZIT AUTHINFO

Použijte příkaz MQSC DISPLAY AUTHINFO, abyste zobrazili atributy objektu ověřovacích informací.

## Použití příkazů MQSC

Informace o tom, jak používat příkazy MQSC, najdete v tématu [Provedení úloh lokální administrace pomocí příkazů MQSC](#).


IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
✓	✓	✓	2CR


Vysvětlení symbolů ve sloupci z/OS viz [Použití příkazů v systému z/OS](#).

- [Syntaktický diagram](#)

- “Popisy parametrů pro DISPLAY AUTHINFO” na stránce 995
- “Požadované parametry” na stránce 998

**Synonymum: DIS AUTHINFO**





## Popisy parametrů pro DISPLAY AUTHINFO

### *(generic-authentication-information-object-name)*

Název objektu ověřovacích informací, který má být zobrazen (viz Pravidla pro pojmenování objektů IBM MQ). Koncová hvězdička (\*) odpovídá všem objektům ověřovacích informací se zadaným kmenem, za nímž následuje nula nebo více znaků. Hvězdička (\*) samostatně určuje všechny objekty ověřovacích informací.

**kde:**

Určete podmínku filtru a zobrazí se pouze ty objekty ověřovacích informací, které splňují kritérium výběru podmínky filtru. Podmínka filtru je ve třech částech: *filter-keyword*, *operatora* *filter-value*:

**klíčové\_slovo\_filtru**

Téměř všechny parametry, které lze použít k zobrazení atributů pro tento příkaz DISPLAY. Jako klíčová slova filtru však nelze použít parametry CMDSCOPE nebo QSGDISP.

**operátor**

Používá se k určení, zda objekt ověřovacích informací odpovídá hodnotě filtru na daném klíčovém slově filtru. Operátory jsou:

**LT**

Menší než

**GT**

Větší než

**EQ**

Rovná se

**NE**

Není rovno

**LE**

Menší nebo rovno

**GE**

Větší nebo rovno

**LK**

Shoduje se s generickým řetězcem, který jste zadali jako *filtr-hodnota*

**nl**

Neshoduje se s generickým řetězcem, který jste zadali jako *filtr-hodnota*

**filtr-ní-hodnota**

Hodnota, kterou hodnota atributu musí být testována proti použití operátoru. V závislosti na klíčovém slově filtru to může být:


- Explicitní hodnota, která je platnou hodnotou pro testovaný atribut.  
Můžete použít kterýkoli z operátorů s výjimkou LK a NL.
- Generická hodnota. Jedná se o znakový řetězec (například znakový řetězec, který jste zadali pro parametr DESCR) s hvězdičkou na konci, například ABC\*. Znaky musí být platné pro atribut, který testujete. Je-li operátor LK, vypíše se všechny položky, kde hodnota atributu začíná řetězcem (ABC v uvedeném příkladu). Je-li operátor NL, vypíše se všechny položky, u kterých hodnota atributu nezačíná řetězcem. Generickou hodnotu filtru nelze použít s číselnými hodnotami. Je povolen pouze jediný koncový zástupný znak (hvězdička).

Operátory LK nebo NL lze použít pouze pro generické hodnoty na příkazu DISPLAY AUTHINFO.

**ALL**

Uvedte tuto volbu, chcete-li zobrazit všechny parametry. Je-li tento parametr zadán, všechny požadované parametry nemají žádný účinek; všechny parametry se stále zobrazují.

Toto je výchozí nastavení, pokud nezadáte generický název a nepožadujete žádné specifické parametry.

 V systému z/OS je to také výchozí nastavení, pokud zadáte podmínku filtru pomocí parametru WHERE, ale na jiných platformách se zobrazí pouze požadované atributy.

 **CMDSCOPE**

Tento parametr se vztahuje pouze na z/OS a určuje, jak se příkaz provádí, když je správce front členem skupiny sdílení front.

CMDSCOPE musí být prázdný nebo lokální správce front, pokud je QSGDISP nastaveno na GROUP.

..

Příkaz bude proveden ve správci front, v němž byl zadán. Toto je výchozí hodnota.

### ***název\_správce\_front***

Příkaz je proveden ve správci front, který jste zadali, pokud je správce front aktivní v rámci skupiny sdílení front.

Název správce front, kde příkaz zadán nebyl, můžete zadat, pouze pokud používáte prostředí skupiny sdílení front a je povolen příkazový server.

\*

Příkaz se provádí na lokálním správci front a je také předán každému aktivnímu správci front ve skupině sdílení front. Tento efekt se shoduje s výsledkem zadání příkazu pro všechny správce front ve skupině sdílení front.

Jako klíčové slovo filtru nelze použít CMDSCOPE.

## **AUTHTYPE**

Uvádí typ ověřovacích informací o objektech, pro které se mají zobrazit informace. Hodnoty jsou:

### **ALL**

Jedná se o výchozí hodnotu a zobrazuje informace o objektech definovaných s typem AUTHTYPE (CRLLDAP) a s typem AUTHTYPE (OCSP).

### **CRLLDAP**

Zobrazí informace pouze pro objekty definované s typem AUTHTYPE (CRLLDAP).

### **IDPWLDAP**

Zobrazí informace pouze pro objekty definované s typem AUTHTYPE (IDPWLDAP).

### **IDPWOS**

Zobrazí informace pouze pro objekty definované s typem AUTHTYPE (IDPWOS).

### **OCSP**

Zobrazí informace pouze pro objekty definované pomocí parametru AUTHTYPE (OCSP).

 Z/OS

## **QSGDISP**

Uvádí dispozice objektů, pro které se mají zobrazit informace. Hodnoty jsou:

### **LIVE**

Jedná se o výchozí hodnotu a zobrazuje informace pro objekty definované s QSGDISP (QMGR) nebo QSGDISP (COPY).

### **all**

Zobrazí informace o objektech definovaných s QSGDISP (QMGR) nebo QSGDISP (COPY).

Existuje-li prostředí sdílené správce front a příkaz se provádí ve správci front, kde byl zadán, tato volba také zobrazí informace o objektech definovaných s QSGDISP (GROUP).

Je-li QSGDISP (LIVE) zadán nebo je-li výchozí, nebo pokud je QSGDISP (ALL) určeno v prostředí sdíleného správce front, může příkaz dát duplicitní názvy (s různými dispozicemi).

### **COPY**

Zobrazí informace pouze pro objekty definované s QSGDISP (COPY).

### **Skupina**

Zobrazí informace pouze pro objekty definované s QSGDISP (GROUP). Tato možnost je povolena pouze v případě, že se nachází prostředí správce sdílených front.

### **PRIVATE**

Zobrazí informace o objektech definovaných s QSGDISP (QMGR) nebo QSGDISP (COPY). Všimněte si, že QSGDISP (PRIVATE) zobrazuje stejné informace jako QSGDISP (LIVE).

### **QMGR**

Zobrazí informace pouze pro objekty definované s QSGDISP (QMGR).

QSGDISP zobrazí jednu z následujících hodnot:

**QMGR**

Objekt byl definován s QSGDISP (QMGR).

**Skupina**

Objekt byl definován s QSGDISP (GROUP).

**COPY**

Objekt byl definován s QSGDISP (COPY).

QSGDISP nemůžete použít jako klíčové slovo filtru.

**Požadované parametry**

Uveďte jeden nebo více parametrů, které definují data, která se mají zobrazit. Parametry lze zadat v libovolném pořadí, ale neurčujte stejný parametr vícekrát než jednou.

Předvolba, pokud nejsou zadány žádné parametry (a parametr ALL není zadán) je to, že se zobrazí názvy objektů a jejich AUTHTYPES a, na z/OS, jejich QSGDISPs, jsou zobrazeny.

**ADOPTCTX**

Zobrazuje prezentovaná pověření jako kontext pro tuto aplikaci.

**ALTDAT**

Datum, kdy byla definice naposledy změněna, ve tvaru yyyy-mm-dd

**ALTTIME**

Čas, kdy byla definice naposledy změněna, ve tvaru hh.mm.ss

**V 8.0.0.3 AUTHENMD**

Metoda ověření. Možné hodnoty jsou:

**Operační systém**

Zobrazí tradiční oprávnění metody ověření hesla produktu SYSTÉM UNIX .

**pam**

Zobrazí oprávnění PAM (Pluggable Authentication Method).

Hodnotu PAM můžete nastavit pouze na platformách SYSTÉM UNIX a Linux .

**V 8.0.0.2 AUTHORMD**

Metoda autorizace. Možné hodnoty jsou:

**Operační systém**

Zobrazuje skupiny operačních systémů, které určují oprávnění

**SEARCHGRP**

Zobrazí záznam skupiny na serveru LDAP obsahující atribut vypisující všechny uživatele patřící do této skupiny.

**UŽIVATEL\_HLEDÁNÍ**

Zobrazí uživatelskou položku na serveru LDAP obsahující atribut vypisující všechny skupiny, do kterých uživatel patří.

Tento atribut nelze použít pro platformy Windows .

**AUTHTYPE**

Typ ověřovacích informací

**V 8.0.0.2 BASEDNG**

Zobrazí základní DN pro skupiny.

Tento atribut nelze použít pro platformy Windows .

**BASEDNU**

Zobrazí základní rozlišující název pro hledání uživatelů v rámci serveru LDAP.

**CHKLOCL nebo CHKCLNT**

Tyto atributy jsou platné pouze pro **AUTHTYPE** z *IDPWOS* nebo *IDPWLDP* . Možné hodnoty jsou:

**NONE**

Zobrazí všechny lokálně vázané aplikace, které nemají žádné ID uživatele a ověření hesla.


**Volitelný**

Zobrazí jména uživatelů a hesla poskytnutá aplikací. Všimněte si, že není povinné uvádět tyto atributy. Tato volba může být užitečná během migrace, například.

**POVINNÉ**

Zobrazí všechny aplikace poskytující platné ID uživatele a heslo.

**REQADM**

Zobrazí privilegované uživatele dodávající platné ID uživatele a heslo. Neprivilegovaní uživatelé jsou léčení nastavením OPTIONAL . Viz také následující poznámka.  (Toto nastavení není povoleno na systémech z/OS .)

 **CLASSGRP**

Zobrazí třídu objektů LDAP pro skupinové záznamy.

Tento atribut nelze použít pro platformy Windows .

**CLASSUSR**

Zobrazí třídu objektů LDAP pro uživatelské záznamy v rámci úložiště LDAP.

**CONNAME**

Název hostitele, adresa IPv4 v tečkovém desítkovém zápisu nebo hexadecimální notace IPv6 na hostiteli, na kterém je spuštěn server LDAP. Vztahuje se pouze na objekty s typem AUTHTYPE (CRLLDAP) nebo AUTHTYPE (IDPWLDAP).

**DESCR**

Popis objektu ověřovacích informací.

**FAILDLAY**

Prodleva (v sekundách) před tím, než se aplikaci vrátí selhání ověření.

 **FINDGRP**

Zobrazí název atributu v rámci položky LDAP k určení členství ve skupině.


Tento atribut nelze použít pro platformy Windows .

 **GRPFIELD**

Zobrazí atribut LDAP, který představuje jednoduchý název pro skupinu.

Tento atribut nelze použít pro platformy Windows .

**LDAPPWD**

Heslo přidružené k rozlišujícímu názvu uživatele na serveru LDAP. Je-li pole neprázdné, zobrazí se jako hvězdičky  na všech platformách kromě z/OS. Vztahuje se pouze na objekty s typem AUTHTYPE (CRLLDAP) nebo AUTHTYPE (IDPWLDAP).

**LDAPUSER**

Rozlišovací jméno uživatele na serveru LDAP. Vztahuje se pouze na objekty s typem AUTHTYPE (CRLLDAP) nebo AUTHTYPE (IDPWLDAP).

 **NESTGRP**

Zobrazí, zda je skupina členem jiné skupiny.

Tento atribut nelze použít pro platformy Windows .

**OCSPURL**

Adresa URL odpovídajícího modulu OCSP, použitá k zaškrtnutí odvolání certifikátu. Platí pouze pro objekty s typem AUTHTYPE (OCSP).

**SECCOMM**

Zobrazí metodu používanou pro připojení serveru LDAP.

**SHORTUSR**

Zobrazí záznam uživatele, který se používá jako krátký název.

## USRFIELD

Zobrazí záznam uživatele, který se používá v záznamu uživatele LDAP, pouze tehdy, když ID uživatele neobsahuje kvalifikátor.

Další informace o jednotlivých parametrech naleznete v příručce [“Poznámky k použití pro DEFINE AUTHINFO”](#) na stránce 822 .

## ZOBRAZIT AUTHREC

Použijte příkaz MQSC DISPLAY AUTHREC, abyste zobrazili záznamy oprávnění přidružené k názvu profilu.

## Použití příkazů MQSC


Informace o tom, jak používat příkazy MQSC, najdete v tématu [Provedení úloh lokální administrace pomocí příkazů MQSC](#).

IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
✓	✓	✓	

- [Syntaktický diagram](#)
- [“Popisy parametrů”](#) na stránce 1001
- [“Požadované parametry”](#) na stránce 1003

**Synonymum:** DIS AUTHREC





## Popisy parametrů

### PROFILE (*jméno-profilu*)

Název objektu nebo generický profil, pro který se mají zobrazit záznamy oprávnění. Vynecháte-li tento parametr, zobrazí se všechny záznamy oprávnění, které vyhovují hodnotám ostatních parametrů.

### OBJTYPE

Typ objektu, na který se odkazuje profil. Uveďte jednu z následujících hodnot:

#### AUTHINFO

Záznam ověřovacích informací

#### CHANNEL

Kanál

#### CLNTCONN

Kanál připojení klienta

**COMMINFO**

Objekt informací o komunikaci

**LISTENER**

Modul listener

**NAMELIST**

Seznam názvů

**PROCES**

Proces

**QUEUE**

Fronta

**QMGR**

Správce front

**RQMNAME**

Vzdálený správce front

**SERVICE**

Služba

**TOPIC**

Téma

Pokud vynecháte tento parametr, zobrazí se záznamy oprávnění pro všechny typy objektů.

**PRINCIPAL (název-činitele)**

Hlavní název. Jedná se o jméno uživatele, pro kterého se mají načíst autorizace k uvedenému objektu. V systému IBM MQ for Windows může název činitele volitelně obsahovat název domény určený v tomto formátu: `user@domain`.

Tento parametr nelze zadat společně s GROUP.

**GROUP (název-skupiny)**

Název skupiny. Jedná se o jméno skupiny uživatelů, na které se má provést dotaz. Můžete uvést pouze jedno jméno a musí se jednat o název existující skupiny uživatelů.

Pouze pro produkt IBM MQ for Windows může název skupiny volitelně obsahovat název domény, který je zadán v následujících formátech:

```
GroupName@domain  
domain\GroupName
```

Tento parametr nemůže být uveden s PRINCIPAL.

**POZVYHLEDAT**

Uvedte tento parametr k řízení sady záznamů oprávnění, které se zobrazí. Uvedte jednu z následujících hodnot:

**PROFILE**

Vrátit pouze ty záznamy oprávnění, které odpovídají zadanému profilu, činiteli a názvům skupin. To znamená, že profil ABCD má za následek vrácení profilů ABCD, ABC\*, AB\* a AB\* (pokud ABC\* a AB\* byly definovány jako profily). Je-li jméno profilu generický profil, vrátí se pouze záznamy oprávnění, které přesně odpovídají uvedenému názvu profilu. Je-li zadán činitel, nejsou vráceny žádné profily pro žádnou skupinu, v níž je činitel členem; pouze profily definované pro daného činitele nebo skupinu.

Toto je výchozí hodnota.

**Členství**

Vrátit pouze ty záznamy oprávnění, které odpovídají uvedenému profilu, a pole entity, které odpovídá uvedenému činiteli, a profily náležející k libovolným skupinám, v nichž činitel je členem, jenž přispívá k kumulativnímu oprávnění pro uvedenou entitu.

Je-li tato volba zadána, musí být zadány také parametry PROFILE a OBJTYPE. Kromě toho musí být dodán také parametr PRINCIPAL nebo GROUP. Je-li uveden parametr OBJTYPE (QMGR), je název profilu nepovinný.

### STEJNÉ

Vrátit pouze ty záznamy oprávnění, které přesně odpovídají zadanému názvu profilu a EntityName. Nejsou vráceny žádné odpovídající generické profily, pokud název profilu není sám o sobě generický profil. Je-li zadán činitel, nejsou vráceny žádné profily pro žádnou skupinu, v níž je činitel členem; pouze profil definovaný pro zadaného činitele nebo skupinu.

### SERVCOMP (service-component)

Název služby autorizace, pro kterou se mají zobrazit informace.

Zadáte-li tento parametr, bude uvádět název autorizační služby, na kterou se autorizace vztahuje. Vynecháte-li tento parametr, provede se dotaz na registrované autorizační služby na oplátku v souladu s pravidly pro řetězení autorizačních služeb.

### ALL

Uveďte tento parametr, chcete-li zobrazit všechny informace o autorizaci, které jsou k dispozici pro entitu a uvedený profil.

## Požadované parametry

O autorizacích můžete požádat o následující informace:

### AUHLIST

Uveďte tento parametr pro zobrazení seznamu autorizací.

### ENTITY

Zadejte tento parametr, chcete-li zobrazit název entity.

### TYP ENTTYPE

Zadejte tento parametr, chcete-li zobrazit typ entity.

## ZOBRAZIT AUTHSERV

Použijte příkaz MQSC DISPLAY AUTHSERV, abyste zobrazili informace o úrovni funkce podporované nainstalovanými autorizačními službami.


## Použití příkazů MQSC

Informace o tom, jak používat příkazy MQSC, najdete v tématu [Provedení úloh lokální administrace pomocí příkazů MQSC](#).

IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
	✓	✓	

- [Syntaktický diagram](#)
- [“Popisy parametrů” na stránce 1004](#)
- [“Požadované parametry” na stránce 1004](#)

**Synonymum:** DIS AUTHSERV



## Popisy parametrů

### ALL

Uvedte tento parametr, chcete-li zobrazit všechny informace pro každou autorizační službu.

## Požadované parametry

Pro autorizační službu můžete požádat o následující informace:

### IFVER

Uvedte tento parametr, chcete-li zobrazit aktuální verzi rozhraní služby autorizace.

### UIDSUPP

Uvedte tento parametr, chcete-li zobrazit, zda autorizační služba podporuje ID uživatele.

## **z/OS** ZOBRAZIT STAV CFSTATUS

Použijte příkaz MQSC DISPLAY CFSTATUS k zobrazení stavu jedné nebo více struktur aplikace CF. Tento příkaz je platný pouze v systému IBM MQ for z/OS, je-li správce front členem skupiny sdílení front.

## Použití příkazů MQSC


Informace o tom, jak používat příkazy MQSC, najdete v tématu [Provedení úloh lokální administrace pomocí příkazů MQSC](#).

IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
			CR

Vysvětlení symbolů ve sloupci z/OS viz [Použití příkazů v systému z/OS](#).

- [Syntaktický diagram](#)
- [“Popis klíčových slov a parametrů pro příkaz DISPLAY CFSTATUS” na stránce 1005](#)
- [“Souhrnný stav” na stránce 1007](#)
- [“Stav připojení” na stránce 1008](#)
- [“Stav zálohování” na stránce 1009](#)
- [“Stav sady SMDS” na stránce 1010](#)

**Synonymum:** DIS CFSTATUS



<sup>1</sup> Tato volba je podporována pouze v případě, že je CFSTRUCT definováno s OFFLOAD (SMDS).

## Popis klíčových slov a parametrů pro příkaz DISPLAY CFSTATUS

Musí být uvedena název struktury aplikace pro informace o stavu, které se mají zobrazit. Může se jednat o specifický název struktury aplikace nebo generické jméno. Pomocí generického názvu je možné zobrazit buď:

- stavová informace pro všechny definice struktury aplikace
- Stavové informace pro jednu nebo více struktur aplikace, které odpovídají uvedenému názvu

Lze také zadat typ informace o stavu, který má být vrácen. To může být:

- souhrnné stavové informace pro strukturu aplikace ve skupině sdílení front
- informace o stavu připojení pro každého správce front ve skupině sdílení front pro každý odpovídající název struktury aplikace
- informace o stavu zálohování pro každé zálohování provedené pro každou odpovídající strukturu aplikace definovanou ve skupině sdílení front

### (generický-název-struktury)

Název struktury aplikace prostředku CF, která má být zobrazena, jako 12znakový název. Koncová hvězdička (\*) odpovídá všem názvům struktury se zadaným kmenem, za nímž následuje nula nebo více znaků. Hvězdička (\*) samostatně určuje všechny názvy struktur.

Název struktury prostředku CF musí být definován v rámci skupiny sdílení front.

Generický název CFSTATUS může být název struktury administrativního prostředku CF (CSQ\_ADMIN) nebo libovolný generický název tohoto názvu. Data pro tuto strukturu se však zobrazí pouze tehdy, je-li hodnota TYPE nastavena na hodnotu SUMMARY.

### kde:

Určete podmínku filtru pro zobrazení informací o stavu pro struktury aplikace CF, které splňují kritérium výběru podmínky filtru. Podmínka filtru je ve třech částech: *filter-keyword*, *operatora filter-value*:

### klíčové\_slovo\_filtru

Téměř každý parametr vrácený tímto příkazem DISPLAY. Jako klíčové slovo filtru však nelze použít parametr TYPE.

### operátor

Tato volba slouží k určení, zda struktura aplikace prostředku CF odpovídá hodnotě filtru daného klíčového slova filtru. Operátory jsou:

#### LT

Menší než

#### GT

Větší než

#### EQ

Rovná se

#### NE

Není rovno

#### LE

Menší nebo rovno

#### GE

Větší nebo rovno

#### LK

Shoduje se s generickým řetězcem, který jste zadali jako *filtr-hodnoty*

**nl**

Neshoduje se s generickým řetězcem, který jste zadali jako *filtr-hodnota*

**typ CT**

Obsahuje zadanou položku. Je-li *klíčové\_slovo\_filtru* seznam, můžete jej použít k zobrazení objektů, jejichž atributy obsahují zadanou položku.

**EX**

Neobsahuje zadanou položku. Je-li *klíčové\_slovo\_filtru* seznam, můžete jej použít k zobrazení objektů, jejichž atributy neobsahují zadanou položku.

**CTG**

Obsahuje položku, která odpovídá generickému řetězci, který zadáte jako *filter-value*. Je-li *klíčové\_slovo\_filtru* seznam, můžete jej použít k zobrazení objektů, jejichž atributy se shodují s generickým řetězcem.

**EXG.**

Neobsahuje žádnou položku, která odpovídá generickému řetězci, který zadáte jako *filter-value*. Je-li *klíčové\_slovo\_filtru* seznam, můžete jej použít k zobrazení objektů, jejichž atributy se neshodují s generickým řetězcem.

***filtr-ní-hodnota***

Hodnota, kterou hodnota atributu musí být testována proti použití operátoru. V závislosti na klíčovém slově filtru to může být:

- Explicitní hodnota, která je platnou hodnotou pro testovaný atribut.

Můžete použít operátory LT, GT, EQ, NE, LE, GE, only. Je-li však hodnota jedna z možných sad hodnot navratitelných v parametru (například, hodnota ACTIVE na parametru STATUS), můžete použít pouze EQ nebo NE.

- Generická hodnota. Jedná se o znakový řetězec (například znakový řetězec v parametru QMNAME) s hvězdičkou na konci, například ABC\*. Znaky musí být platné pro atribut, který testujete. Je-li operátor LK, vypíše se všechny položky, kde hodnota atributu začíná řetězcem (ABC v uvedeném příkladu). Je-li operátor NL, vypíše se všechny položky, u kterých hodnota atributu nezačíná řetězcem.

Generickou hodnotu filtru nelze použít pro parametry s číselnými hodnotami nebo s jednou ze sady hodnot.

- Položka v seznamu hodnot. Hodnota může být explicitní nebo, pokud se jedná o znakovou hodnotu, může být explicitní nebo generická. Je-li to explicitní, použijte CT nebo EX jako operátor. Je-li například hodnota DEF zadána s operátorem CT, jsou vypsány všechny položky, kde je jedna z hodnot atributu DEF. Je-li generický, použijte CTG nebo EXG jako operátor. Je-li zadáno ABC\* s operátorem CTG, vypíše se všechny položky, kde jedna z hodnot atributu začíná na ABC.

**TYPE**

Uvádí typ informace o stavu požadované pro zobrazení. Hodnoty jsou:

**SOUHRN**

Zobrazí souhrnné informace o stavu pro každou strukturu aplikace. Toto nastavení je výchozí.

**CONNECT**

Zobrazí informace o stavu připojení pro každou strukturu aplikací pro každého aktivního správce front.

**BACKUP**

Zobrazí informace o stavu zálohování pro každou strukturu aplikace.

**SMDS**

Zobrazí informace o sdílené datové sadě zpráv.

**SMDS*****název-správce-front***

Uvádí správce front, pro kterého se má zobrazit stav sdílené datové sady zpráv.

\*

Zobrazí stav všech sdílených datových sad zpráv přidružených k uvedené CFSTRUCT kromě těch, které mají oba STATUS (NOTFOUND) a ACCESS (ENABLED).

## Souhrnný stav

V případě souhrnného stavu se pro každou strukturu, která splňuje kritéria výběru, vrátí následující informace:

- Název struktury aplikace odpovídající generickému názvu.
- Typ vrácených informací.

### TYP CFTYPE

Typ struktury prostředku CF. Toto je jedna z následujících možností:

#### ADMIN

Jedná se o strukturu administrace prostředku CF.

#### APPL

Jedná se o strukturu aplikace CF.

### STATUS

Stav struktury aplikace prostředku CF. Toto je jedna z následujících možností:

#### AKTIVNÍ

Struktura je aktivní.

#### NEZDAŘILO SE

Struktura se nezdařila.

#### NotFound

Struktura není přidělena v CF, ale byla definována pro Db2. Zkontrolujte a vyřešte všechny zprávy v protokolu úlohy o této struktuře.

#### Probíhá záloha

Struktura je v procesu zálohování.

#### Probíhá obnovení

Struktura je v procesu obnovení.

#### NEZNÁMÉ

Stav struktury prostředku CF není znám, protože například Db2 může být nedostupný.

### SIEMAX (*velikost*)

Velikost struktury aplikace v kilobajtech.

### SIZEUSED (*celé číslo*)

Procentní část velikosti struktury aplikace, která se používá. SIZEUSED (25) by proto naznačovala, že se čtvrtina prostoru přiděleného této aplikační struktuře používá.

### ENTSMAX (*celé číslo*)

Počet položek seznamu prostředku CF definovaných pro tuto strukturu aplikace.

**Poznámka:** Toto číslo neobsahuje žádné položky, které jsou v paměti (SCM) paměťové třídy a které mohly být alokovány do struktury.

### ENTSUSED (*celé číslo*)

Počet položek seznamu prostředku CF pro tuto strukturu aplikace, které se používají.

**Poznámka:** Toto číslo neobsahuje žádné položky, které jsou v paměti (SCM) paměťové třídy a které mohly být alokovány do struktury.

### FAILTIME (*čas*)

Čas, kdy tato struktura aplikace selhala. Formát tohoto pole je hh . mm . ss. Tento parametr lze použít pouze v případě, že struktura prostředku CF je ve stavu FAILED nebo INRECOVER. Pokud se struktura nenachází ve stavu nezdaru, zobrazí se jako FAILTIME ().

**FAILDATE (datum)**

Datum, kdy tato struktura aplikace selhala. Formát tohoto pole je yyyy-mm-dd. Tento parametr lze použít pouze v případě, že struktura prostředku CF je ve stavu FAILED nebo INRECOVER. Pokud struktura není ve stavu selhání, pak se zobrazí jako FAILDATE ().

**OFFLDUSE**

Tato volba určuje, zda mohou existovat velké objemy odlehčených dat zpráv v datových sadách sdílených zpráv, v databázi Db2 nebo na obou místech.

Když je metoda offload přepojována, musí předchozí metoda odlehčování zůstat k dispozici pro načítání a odstraňování starých zpráv, takže stav OFFLDUSE se změní tak, aby označoval BOTH. Když se správce front odpojí normálně ze struktury, která má OFFLDUSE (BOTH), zkontroluje, zda stále existují nějaké zprávy, které byly uloženy pomocí metody starého odlehčování. Pokud tomu tak není, změní se stav OFFLDUSE tak, aby odpovídal aktuální metodě odlehčování, a vydá zprávu CSQE245I, aby označovala, že je přepínač dokončen.

Tento parametr je jeden z následujících:

**ŽÁDNÉ**

Nejsou přítomny žádné odlehčené velké zprávy.

**SMDS**

Založené velké zprávy mohou existovat ve sdílených datových sadách zpráv.

**Db2**

Založené velké zprávy mohou existovat v produktu Db2.

**obojí**

Založené velké zprávy mohou existovat jak ve sdílených datových sadách zpráv, tak i v produktu Db2.

**Stav připojení**

Pro stav připojení se pro každé připojení ke každé struktuře, která splňuje kritéria výběru, vrací následující informace:

- Název struktury aplikace odpovídající generickému názvu.
- Typ vrácených informací.

**QMNAME (qmgrname)**

Název správce front.

**SYSNAME (systemname)**

Název obrazu produktu z/OS správce front, který byl naposledy připojen ke struktuře aplikace. Ty se mohou lišit od správců front v závislosti na nastavení konfigurace zákazníka.

**STATUS**

Stav označující, zda je tento správce front připojen k této struktuře aplikace. Toto je jedna z následujících možností:

**AKTIVNÍ**

Struktura je připojena k tomuto správci front.

**NEZDAŘILO SE**

Připojení správce front k této struktuře se nezdařilo.

**ŽÁDNÉ**

Struktura nebyla nikdy připojena k tomuto správci front.

**NEZNÁMÉ**

Stav struktury prostředku Coupling Facility není známý.

**FAILTIME (čas)**

Čas, kdy tento správce front ztratil připojení k této aplikační struktuře. Formát tohoto pole je hh.mm.ss. Tento parametr lze použít pouze v případě, že struktura prostředku CF se nachází ve stavu FAILED. Pokud se struktura nenachází ve stavu nezdaru, zobrazí se jako FAILTIME ().



**FAILDATE (datum)**

Datum, kdy tento správce front ztratil připojení k této aplikační struktuře. Formát tohoto pole je yyyy-mm-dd. Tento parametr lze použít pouze v případě, že struktura prostředku CF se nachází ve stavu FAILED. Pokud se struktura nenachází ve stavu selhání, zobrazí se jako FAILDATE ().

**Stav zálohování**

Pro stav zálohování se pro každou strukturu, která splňuje kritéria výběru, vrátí následující informace:

- Název struktury aplikace odpovídající generickému názvu.
- Typ vrácených informací.

**STATUS**

Stav struktury aplikace prostředku CF. Toto je jedna z následujících možností:

**AKTIVNÍ**

Struktura je aktivní.

**NEZDAŘILO SE**

Struktura se nezdařila.

**ŽÁDNÉ**

Struktura je definována jako RECOVER (YES), ale nikdy nebyla zálohována.

**Probíhá záloha**

Struktura je v procesu zálohování.

**Probíhá obnovení**

Struktura je v procesu obnovení.

**NEZNÁMÉ**

Stav struktury prostředku Coupling Facility není známý.

**QMNAME (qmgrname)**

Název správce front, který přijal poslední úspěšnou zálohu této struktury aplikace.

**BKUPTIME (čas)**

Čas ukončení posledního úspěšného zálohování pro tuto strukturu aplikace. Formát tohoto pole je hh.mm.ss.

**BKUPDATE (datum)**

Datum posledního úspěšného zálohování pro tuto strukturu aplikace. Formát tohoto pole je yyyy-mm-dd.

**BKUPSIZE (velikost)**

Velikost posledního úspěšného zálohování pro tuto aplikační strukturu v megabajtech.

**BKUPSRBA (hexadecimální)**

Toto je záložní soubor dat zálohy RBA pro začátek posledního úspěšného zálohování pro tuto aplikační strukturu.

**BKUPERBA (hexadecimální)**

Toto je záložní adresa RBA zálohy pro konec posledního úspěšného zálohování pro tuto aplikační strukturu.

**LOGS (seznam qmgrname-list)**

Jedná se o seznam správců front, jejichž protokoly jsou vyžadovány k provedení zotavení.

**FAILTIME (čas)**

Čas nezdaru této struktury prostředku CF. Formát tohoto pole je hh.mm.ss. Tento parametr lze použít pouze v případě, že struktura prostředku CF se nachází ve stavu FAILED. Pokud se struktura nenachází ve stavu nezdaru, zobrazí se jako FAILTIME ().

**FAILDATE (datum)**

Datum, kdy došlo k selhání této struktury prostředku CF. Formát tohoto pole je yyyy-mm-dd. Tento parametr lze použít pouze v případě, že struktura prostředku CF se nachází ve stavu FAILED. Pokud se struktura nenachází ve stavu selhání, zobrazí se jako FAILDATE ().

## Stav sady SMDS

Příkaz DISPLAY CFSTATUS s TYPE (SMDS) zobrazuje informace o stavu týkající se jedné nebo více datových sad sdílených zpráv přidružených ke specifické struktuře aplikace.

Pro každou vybranou datovou sadu jsou vrácena následující data:

### SMDS

Název správce front, který vlastní sdílenou datovou sadu zpráv, pro kterou jsou zobrazovány vlastnosti.

### STATUS

Aktuální stav datové sady sdílených zpráv. Toto je jedna z následujících možností:

#### NotFound

Datová sada nebyla nikdy použita, nebo se pokus o její otevření neprovedl poprvé. Zkontrolujte a vyřešte všechny zprávy v protokolu úlohy o této struktuře.

#### NOVÁ VERZE

Datová sada se otevírá a inicializuje poprvé, připravená k aktivaci.

#### AKTIVNÍ

Datová sada je k dispozici pro normální použití.

#### NEZDAŘILO SE

Datová sada je v nepoužitelném stavu a pravděpodobně vyžaduje zotavení.

#### Probíhá obnovení

Obnova datové sady (pomocí RECOVER CFSTRUCT) probíhá.

#### Zotaveno

Datová sada byla obnovena nebo jinak opravena a je připravena k použití znovu, ale při příštím otevření vyžaduje provedení restartu. Toto opětovné spuštění zpracování zajistí, že zastaralé odkazy na všechny odstraněné zprávy byly odebrány ze struktury prostředku Coupling Facility, než bude datová sada opět zpřístupněna. Zpracování restartování také znovu vytvoří mapu prostoru datové sady.

#### EMPTY

Datová sada neobsahuje žádné zprávy. Datová sada je do tohoto stavu vložena, pokud je za normálních okolností zavřena vlastním správcem front v okamžiku, kdy neobsahuje žádné zprávy. Může být také uvedena do stavu EMPTY, když má být předchozí obsah datové sady vyřazen, protože struktura aplikace byla vyprázdněna (pomocí **RECOVER CFSTRUCT** s parametrem TYPE PURGE nebo, pouze u neobnovitelné struktury, odstraněním předchozí instance struktury). Při příštím otevření datové sady správcem front, který vlastní správce front, je mapa prostoru resetována na prázdnou hodnotu a stav je změněn na AKTIVNÍ. Vzhledem k tomu, že předchozí obsah datové sady již není zapotřebí, lze datovou sadu v tomto stavu nahradit nově alokovanou datovou sadou, například změnou přidělení prostoru nebo přesunutím do jiného svazku.

### ACCESS

Aktuální stav dostupnosti datové sady sdílených zpráv. Tento parametr je jeden z následujících:

#### POVOLENO

Lze použít datovou sadu a od té doby, kdy byla povolena, nebyla zjištěna žádná chyba. Pokud má datová sada STATUS (RECOVERED), může být otevřený pouze vlastním správcem front za účelem restartování, ale pokud má STATUS (ACTIVE), všichni správci front ji mohou otevřít.

#### POZASTAVENO

Datová sada není k dispozici, protože došlo k chybě.

Dochází k tomu zvláště v případech, kdy je STAV nastaven na hodnotu FAILED, buď kvůli chybě při přístupu k datové sadě, nebo pomocí příkazu ALTER SMDS.

Správce front se může pokusit o povolení přístupu znovu automaticky, pokud již chyba nemusí být již přítomna, například po dokončení zotavení, nebo pokud je stav ručně nastaven na hodnotu RECOVERED. Jinak může být příkaz znovu aktivován příkazem, aby se zopakoval pokus o akci, která se původně nezdařila.

## VYPNUTO

Datovou sadu sdílených zpráv nelze použít, protože byla explicitně zakázána pomocí příkazu. Může být znovu povolena pouze pomocí jiného příkazu, který ji povolí. Další informace viz [“Resetovat SMDS” na stránce 1248](#).

## RCVDATE

Datum zahájení zotavení.

Je-li pro datovou sadu v současné době povolena obnova, znamená to datum aktivace ve formátu rrrr-mm-dd. Není-li obnova povolena, zobrazí se jako RCVDATE ().

## RCVTIME

Čas zahájení zotavení.

Je-li pro datovou sadu v současné době povolena obnova, označuje to čas, kdy byl aktivován, ve tvaru hh.mm.ss. Není-li obnova povolena, zobrazí se jako RCVTIME ().

## FAILDATE

Datum selhání.

Pokud byla datová sada vložena do stavu selhání a dosud nebyla obnovena do aktivního stavu, označuje datum, kdy bylo selhání označeno, ve formátu rrrr-mm-dd. Je-li datová sada v aktivním stavu, zobrazí se jako FAILDATE ().

## FAILTIME

Čas selhání.

Pokud byla datová sada vložena do stavu selhání a dosud nebyla obnovena do aktivního stavu, indikuje čas, kdy bylo selhání označeno, ve tvaru hh.mm.ss. Je-li datová sada v aktivním stavu, zobrazí se jako FAILTIME ().

## ZOBRAZIT CFSTRUCT

Použijte příkaz MQSC DISPLAY CFSTRUCT k zobrazení atributů jedné nebo více struktur aplikace CF. Tento příkaz je platný pouze v systému z/OS, je-li správce front členem skupiny sdílení front.

## Použití příkazů MQSC


Informace o tom, jak používat příkazy MQSC, najdete v tématu [Provedení úloh lokální administrace pomocí příkazů MQSC](#).


IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
			2CR

Vysvětlení symbolů ve sloupci z/OS viz [Použití příkazů v systému z/OS](#).

- [Syntaktický diagram](#)
- [“Poznámky k použití pro DISPLAY CFSTRUCT” na stránce 1012](#)
- [“Popisy klíčových slov a parametrů příkazu DISPLAY CFSTRUCT” na stránce 1012](#)
- [“Požadované parametry” na stránce 1013](#)

**Synonymum:** DIS CFSTRUCT





## Poznámky k použití pro DISPLAY CFSTRUCT

1. Příkaz nemůže určit strukturu administrace prostředku CF (CSQ\_ADMIN).

## Popisy klíčových slov a parametrů příkazu DISPLAY CFSTRUCT

Musí být zadán název struktury aplikace, která má být zobrazena. Může se jednat o specifický název struktury aplikace nebo generické jméno. Pomocí generického názvu je možné zobrazit buď:

- všechny definice struktury aplikace
- jedna nebo více struktur aplikace, které odpovídají uvedenému názvu

### ( *název\_generick\_struktury* )

Název struktury aplikace prostředku CF, která má být zobrazena, jako 12znakový název. Koncová hvězdička (\*) odpovídá všem názvům struktury se zadaným kmenem, za nímž následuje nula nebo více znaků. Hvězdička (\*) samostatně určuje všechny názvy struktur.

Název struktury prostředku CF musí být definován v rámci skupiny sdílení front.

### kde:

Určete podmínku filtru pro zobrazení pouze těch struktur aplikace CF, které splňují kritérium výběru podmínky filtru. Podmínka filtru je ve třech částech: *filter-keyword*, *operator* *filter-value*:

### **klíčové\_slovo\_filtru**

Jakýkoli parametr, který lze použít k zobrazení atributů pro tento příkaz DISPLAY.

### **operátor**

Tato volba slouží k určení, zda struktura aplikace prostředku CF odpovídá hodnotě filtru daného klíčového slova filtru. Operátory jsou:

#### **LT**

Menší než

#### **GT**

Větší než

#### **EQ**

Rovná se

#### **NE**

Není rovno

#### **LE**

Menší nebo rovno

#### **GE**

Větší nebo rovno

#### **LK**

Shoduje se s generickým řetězcem, který jste zadali jako *filtr-hodnota*

#### **nl**

Neshoduje se s generickým řetězcem, který jste zadali jako *filtr-hodnota*

### **filtr-ní-hodnota**

Hodnota, kterou hodnota atributu musí být testována proti použití operátoru. V závislosti na klíčovém slově filtru to může být:

- Explicitní hodnota, která je platnou hodnotou pro testovaný atribut.

Můžete použít kterýkoli z operátorů s výjimkou LK a NL. Je-li však hodnota jedna z možných sad hodnot navratitelných v parametru (například hodnota ANO v parametru RECOVER), můžete použít pouze EQ nebo NE.

- Generická hodnota. Jedná se o znakový řetězec (například znakový řetězec, který jste zadali pro parametr DESCR) s hvězdičkou na konci, například ABC\*. Znak musí být platný pro atribut, který testujete. Je-li operátor LK, vypíše se všechny položky, kde hodnota atributu začíná řetězcem (ABC v uvedeném příkladu). Je-li operátor NL, vypíše se všechny položky, u kterých hodnota atributu nezačíná řetězcem. Generickou hodnotu filtru nelze použít pro parametry s číselnými hodnotami nebo s jednou ze sady hodnot.

Operátory LK nebo NL lze použít pouze pro generické hodnoty na příkazu DISPLAY CFSTRUCT.

### **ALL**

Uveďte toto, chcete-li zobrazit všechny atributy. Je-li toto klíčové slovo uvedeno, všechny požadované atributy nemají žádný efekt; všechny atributy se budou i nadále zobrazovat.

Jedná se o výchozí chování, pokud nezadáte generický název a nepožadujete žádné specifické atributy.

### **Požadované parametry**

Uveďte jeden nebo více atributů, které definují data, která se mají zobrazit. Atributy mohou být zadány v libovolném pořadí. Nezadávejte stejný atribut více než jednou.

Předvolba, pokud nejsou zadány žádné parametry (a parametr ALL není zadán) je, že se názvy struktury zobrazí.

### **ALTDAT**

Datum, kdy byla definice naposledy změněna, ve tvaru yyyy-mm-dd.

**ALTTIME**

Čas, kdy byla definice naposledy změněna, ve tvaru hh . mm . ss.

**CFCONLOS**

Akce, která má být provedena v případě, že správce front ztratí připojení ke struktuře aplikace prostředku CF.

**CFLEVEL**

Označuje úroveň funkční způsobilosti pro tuto strukturu aplikace CF.

**DESCR**

Popisný komentář.

**DSBLOCK**

Velikost logického bloku, což je jednotka, v níž je sdílený prostor datové sady zpráv přidělen jednotlivým frontám.

**DSBUFS**

Počet vyrovnávacích pamětí přidělených v každém správci front pro přístup k datovým sadám sdílených zpráv.

**DSEXPA ND**

Určuje, zda správce front rozbalí sdílenou datovou sadu zpráv.

**DSGROUP**

Generický název datové sady, který má být použit pro skupinu sdílených datových sad zpráv.

**OFFLD1SZ**

Pravidlo odlehčování 1: Hodnota velikosti zprávy udávající celé číslo následované hodnotou K, udává počet kilobajtů.

**OFFLD1TH**

Pravidlo odlehčování 1: Prahová hodnota procentní části využití struktury prostředku Coupling Facility jako celé číslo.

**OFFLD2SZ**

Pravidlo odlehčování 2: Hodnota velikosti zprávy udávající celé číslo následované hodnotou K, udává počet kilobajtů.

**OFFLD2TH**

Pravidlo odlehčování 2: Prahová hodnota procentní části využití struktury prostředku Coupling Facility jako celé číslo.

**OFFLD3SZ**

Pravidlo odlehčování 3: Hodnota velikosti zprávy udávající celé číslo následované hodnotou K, udává počet kilobajtů.

**OFFLD3TH**

Pravidlo odlehčování 3: Prahová hodnota procentní části využití struktury prostředku Coupling Facility jako celé číslo.

**OFFLOAD**

Je-li hodnota CFLEVEL menší než 4, jediná hodnota, kterou můžete zobrazit, je NONE.

Je-li hodnota CFLEVEL 4, může se zobrazit pouze hodnota Db2.

Je-li hodnota CFLEVEL 5, zobrazené hodnoty jsou Db2, SMDS, nebo BOTH. Tyto hodnoty uvádí, zda jsou data odsunutá zprávy uložena ve skupině sdílených datových sad zpráv, nebo v produktu Db2, nebo v obou.

Kromě toho jsou zobrazeny hodnoty parametrů odlehčování pro OFFLD1SZ, OFFLD1TH, OFFLD2SZ, OFFLD2TH, OFFLD3SZ a OFFLD3TH .

**RECAUTO**

Označuje, zda je provedena akce automatického zotavení, když správce front zjistí, že struktura selhala, nebo když správce front ztratí připojení ke struktuře a žádné systémy v systému SysPlex nemají připojitelnost k prostředku Coupling Facility, ve kterém je tato struktura přidělena. Hodnoty jsou:

**YES**

Struktura a přidružená sdílená datová sada zpráv, které také potřebují obnovu, jsou automaticky zotavena.

**NO**

Struktura se automaticky neobnoví.

**RECOVER**

Označuje, zda je podporováno zotavení prostředku CF pro strukturu aplikace. Hodnoty jsou:

**NO**

Zotavení struktury aplikace CF není podporováno.

**YES**

Zotavení struktury aplikace CF je podporováno.

**ZOBRAZIT KANÁL**

Chcete-li zobrazit definici kanálu, použijte příkaz MQSC DISPLAY CHANNEL.

**Použití příkazů MQSC**


Informace o tom, jak používat příkazy MQSC, najdete v tématu [Provedení úloh lokální administrace pomocí příkazů MQSC](#).


IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
✓	✓	✓	2CR

Vysvětlení symbolů ve sloupci z/OS viz [Použití příkazů v systému z/OS](#).

- [Syntaktický diagram](#)
- [“Poznámky k použití”](#) na stránce 1017
- [“Popisy parametrů pro DISPLAY CHANNEL”](#) na stránce 1017
- [“Požadované parametry”](#) na stránce 1020

**Synonymum:** DIS CHL





AFFINITY
ALTDATA
ALTTIME
AMQPKA
BATCHHB
BATCHINT
BATCHLIM
BATCHSZ
CERTLABL
CHLTYPE
CLNTWGHT
CLUSNL
CLUSTER
CLWLPRTY
CLWLRANK
CLWLWGHT
COMPHDR
COMPMMSG
CONNNAME
CONVERT
DEFCDISP <sup>3</sup>
DEFRECON
DESCR
DISCINT
HBINT
JAASCFG
KAIN
LOCLADDR
LONGRRTY
LONGTMR
MAXINST
MAXINSTC
MAXMSG
MCANAME
MCATYPE
MCAUSER
MODENAME
MONCHL
MRDATA
MREXIT
MRRTY
MRTMR
MSGDATA
MSGEXIT
NETPRTY
NPMSPEED
PASSWORD
PORT
PROPCTL
PUTAUT <sup>4</sup>
QMNAME
RCVDATA
RCVEXIT
RESETSEQ <sup>5</sup>
SCYDATA
SCYEXIT
SENDDATA
SENDEXIT
SEQWRAP
SHARECNV
SHORTRRTY
SHORTTMR
SSLAUTH
SSLCIPH
SSLKEYP
SSLKEYR
SSLPEER
STATCHL
TPNAME
TPROOT
TRPTYPE
USECLTID
USEDLQ
USERID
XMITQ

Poznámky:

<sup>1</sup> Platné pouze na IBM MQ for z/OS , pokud je správce front členem skupiny sdílení front.

<sup>2</sup> Není platné pro kanály připojení klienta z/OS .



<sup>3</sup> Platné pouze na z/OS.

<sup>4</sup> Platné pouze pro RCVR, RQSTR, CLUSRCVR a (pouze pro z/OS) typy kanálů SVRCONN.

<sup>5</sup> Neplatné na z/OS.

## Poznámky k použití

Kanály odesílatele klastru lze zobrazit pouze v případě, že byly vytvořeny ručně. Viz [Kanály klastru](#).

Zobrazené hodnoty popisují aktuální definici kanálu. Pokud byl kanál od spuštění změněn, může jakákoliv momentálně spuštěná instance objektu kanálu mít stejné hodnoty jako aktuální definice.

## Popisy parametrů pro DISPLAY CHANNEL

Je třeba určit název definice kanálu, který chcete zobrazit. Může se jednat o název specifického kanálu nebo o generický název kanálu. Pomocí generického názvu kanálu můžete zobrazit buď:

- Všechny definice kanálu
- Jedna nebo více definic kanálu, které odpovídají uvedenému názvu

### (generický-název-kanálu)

Název definice kanálu, který má být zobrazen (viz [Pravidla pojmenování objektů IBM MQ](#)). Koncová hvězdička (\*) odpovídá všem definicím kanálu se zadaným kmenem, za nímž následuje nula nebo více znaků. Hvězdička (\*) samostatně určuje všechny definice kanálu.

### kde:

Určete podmínku filtru pro zobrazení pouze těch kanálů, které splňují kritérium výběru podmínky filtru. Podmínka filtru je ve třech částech: *filter-keyword*, *operator* a *filter-value*:

### klíčové\_slovo\_filtru

Téměř všechny parametry, které lze použít k zobrazení atributů pro tento příkaz DISPLAY. Nicméně parametry CMDSCOPE, QSGDISP nebo MCANAME nelze použít jako klíčová slova filtru. Nemůžete použít TYPE (nebo CHLTYPE), pokud se také používá k výběru kanálů. Kanály typu, pro který klíčové slovo filtru není platným atributem, nejsou zobrazeny.

### operátor

Používá se k určení, zda kanál odpovídá hodnotě filtru na daném klíčovém slově filtru. Operátory jsou:

#### LT

Menší než

#### GT

Větší než

#### EQ

Rovná se

#### NE

Není rovno

#### LE

Menší nebo rovno

#### GE

Větší nebo rovno

#### LK

Shoduje se s generickým řetězcem, který jste zadali jako *filtr-hodnoty*

#### nl

Neshoduje se s generickým řetězcem, který jste zadali jako *filtr-hodnota*

### typ CT

Obsahuje zadanou položku. Je-li *klíčové\_slovo\_filtru* seznam, můžete jej použít k zobrazení objektů, jejichž atributy obsahují zadanou položku.

**EX**

Neobsahuje zadanou položku. Je-li *klíčové\_slovo\_filtru* seznam, můžete jej použít k zobrazení objektů, jejichž atributy neobsahují zadanou položku.

**CTG**

Obsahuje položku, která odpovídá generickému řetězci, který zadáte jako *filter-value*. Je-li *klíčové\_slovo\_filtru* seznam, můžete jej použít k zobrazení objektů, jejichž atributy se shodují s generickým řetězcem.

**EXG.**

Neobsahuje žádnou položku, která odpovídá generickému řetězci, který zadáte jako *filter-value*. Je-li *klíčové\_slovo\_filtru* seznam, můžete jej použít k zobrazení objektů, jejichž atributy se neshodují s generickým řetězcem.

***filtr-ní-hodnota***

Hodnota, kterou hodnota atributu musí být testována proti použití operátoru. V závislosti na klíčovém slově filtru to může být:

- Explicitní hodnota, která je platnou hodnotou pro testovaný atribut.

Operátory LT, GT, EQ, NE, LE nebo GE lze použít pouze jako operátory. Je-li však hodnota atributu jedna z možných sad hodnot parametru (například hodnota SDR na parametru TYPE), můžete použít pouze EQ nebo NE.

- Generická hodnota. Jedná se o znakový řetězec (například znakový řetězec, který jste zadali pro parametr DESCR) s hvězdičkou na konci, například ABC\*. Znaky musí být platné pro atribut, který testujete. Je-li operátor LK, vypíše se všechny položky, kde hodnota atributu začíná řetězcem (ABC v uvedeném příkladu). Je-li operátor NL, vypíše se všechny položky, u kterých hodnota atributu nezačíná řetězcem. Je povolen pouze jediný koncový zástupný znak (hvězdička).

Generickou hodnotu filtru nelze použít pro parametry s číselnými hodnotami nebo s jednou ze sady hodnot.

- Položka v seznamu hodnot. Hodnota může být explicitní nebo, pokud se jedná o znakovou hodnotu, může být explicitní nebo generická. Je-li to explicitní, použijte CT nebo EX jako operátor. Je-li například hodnota DEF zadána s operátorem CT, jsou vypsané všechny položky, kde je jedna z hodnot atributu DEF. Je-li generický, použijte CTG nebo EXG jako operátor. Je-li zadáno ABC\* s operátorem CTG, vypíše se všechny položky, kde jedna z hodnot atributu začíná na ABC.

**ALL**

Zadejte ALL, chcete-li zobrazit výsledky dotazování všech parametrů. Je-li zadána hodnota ALL, bude každý požadavek na specifický parametr ignorován. Výsledkem dotazování se VŠEM je vrátit výsledky pro všechny možné parametry.

Jedná se o výchozí nastavení, pokud nezadáte generický název a nepožadujete žádné specifické parametry.

**z/OS** V systému z/OS je to také výchozí nastavení, pokud zadáte podmínku filtru pomocí parametru WHERE, ale na jiných platformách se zobrazí pouze požadované atributy.

Nejsou-li zadány žádné parametry (a parametr ALL není zadán nebo je nastaven na výchozí hodnotu), zobrazí se pouze to, že jsou zobrazeny pouze názvy kanálů.

**z/OS** V systému z/OSse také zobrazí hodnoty CHLTYPE a QSGDISP.

**z/OS CMDSCOPE**

Tento parametr určuje způsob provádění příkazu v případě, že je správce front členem skupiny sdílení front.

..

Příkaz bude proveden ve správci front, v němž byl zadán. Toto je výchozí hodnota.

### ***název\_správce\_front***

Příkaz je proveden ve správci front, který jste zadali, pokud je správce front aktivní v rámci skupiny sdílení front.

Název správce front, kde příkaz zadán nebyl, můžete zadat, pouze pokud používáte prostředí skupiny sdílení front a je povolen příkazový server.

**\***

Příkaz se provádí na lokálním správci front a je také předán každému aktivnímu správci front ve skupině sdílení front. Tento efekt se shoduje s výsledkem zadání příkazu pro všechny správce front ve skupině sdílení front.

**z/OS**

### **QSGDISP**

Uvádí dispozice objektů, pro které se mají zobrazit informace. Hodnoty jsou:

#### **LIVE**

Jedná se o výchozí hodnotu a zobrazuje informace pro objekty definované s QSGDISP (QMGR) nebo QSGDISP (COPY).

#### **all**

Zobrazí informace o objektech definovaných s QSGDISP (QMGR) nebo QSGDISP (COPY).

Existuje-li prostředí sdílené správce front a příkaz se provádí ve správci front, kde byl zadán, tato volba také zobrazí informace o objektech definovaných s QSGDISP (GROUP).

Je-li QSGDISP (ALL) uvedeno ve sdíleném prostředí správce front, může příkaz dát duplicitní názvy (s různými dispozicemi).

**Poznámka:** V případě QSGDISP (LIVE) se tato situace vyskytuje pouze v případě, že sdílené a nesdílené fronty mají stejný název; taková situace by se neměla vyskytovat ve spravovaném systému ve stylu well-managed.

V prostředí se sdíleným správcem front použijte

```
DISPLAY CHANNEL (name) CMDSCOPE (*) QSGDISP (ALL)
```

zobrazíte seznam všech objektů odpovídajících

```
name
```

ve skupině sdílení front bez duplikování ve sdíleném úložišti.

#### **COPY**

Zobrazit informace pouze pro objekty definované s QSGDISP (COPY).

#### **Skupina**

Zobrazit informace pouze pro objekty definované s QSGDISP (GROUP). Tato možnost je povolena pouze v případě, že se nachází prostředí správce sdílených front.

#### **PRIVATE**

Zobrazit informace pouze pro objekty definované s QSGDISP (QMGR) nebo QSGDISP (COPY).  
Všimněte si, že QSGDISP (PRIVATE) zobrazuje stejné informace jako QSGDISP (LIVE).

#### **QMGR**

Zobrazit informace pouze pro objekty definované s QSGDISP (QMGR).

QSGDISP zobrazí jednu z následujících hodnot:

#### **QMGR**

Objekt byl definován s QSGDISP (QMGR).

#### **Skupina**

Objekt byl definován s QSGDISP (GROUP).

#### **COPY**

Objekt byl definován s QSGDISP (COPY).

QSGDISP nemůžete použít jako klíčové slovo filtru.

## TYPE

Toto je volitelné. Lze ji použít k omezení zobrazení na kanály jednoho typu.

Hodnota je jedna z následujících možností:

### all

Zobrazí se kanály všech typů (toto je výchozí nastavení).

### SDR

Odesílací kanály jsou zobrazeny pouze.

### SVR

Zobrazí se pouze kanály serveru.

### RCVR

Zobrazí se pouze kanály příjemce.

### RQSTR

Zobrazí se pouze kanály žadatele.

### CLNTCONN

Zobrazí se pouze kanály připojení klienta.

### SVRCONN

Zobrazí se pouze kanály připojení serveru.

### CLUSDR

Zobrazí se pouze odesílací kanály klastru. )

### CLUSRCVR

Zobrazeny jsou pouze kanály příjemce klastru. )

### V 8.0.0.4 AMQP

Zobrazí se pouze kanály AMQP.

CHLTYPE ( *typ* ) může být použit jako synonymum pro tento parametr. ,

## Požadované parametry

Uveďte jeden nebo více parametrů DISPLAY CHANNEL, které definují data, která se mají zobrazit. Parametry můžete zadat v libovolném pořadí, ale neurčujte stejný parametr vícekrát než jednou.

Některé parametry jsou relevantní pouze pro kanály určitého typu nebo typů. Atributy, které nejsou relevantní pro konkrétní typ kanálu, nezpůsobí žádný výstup, ani se nejedná o chybu. V následující tabulce jsou uvedeny parametry, které jsou relevantní pro každý typ kanálu. Za tabulkou je uveden popis jednotlivých parametrů. Parametry jsou nepovinné, pokud popis neuvádí, že jsou vyžadovány.

### V 8.0.0.4

Tabulka 69. Parametry, které vedou k vrácení dat z příkazu DISPLAY CHANNEL									
Parametr	SDR	SVR	RCVR	RQSTR	KLONK- PŘIPOJENÍ	SVR- PŘIPOJENÍ	CLAUS- SDR	CLAUS- RCVR	V 8.0.0.4 AMQP
AFFINITY					✓				
ALTDATE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ALTTIME	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
V 8.0.0.4 AMQPKA									✓

Tabulka 69. Parametry, které vedou k vrácení dat z příkazu DISPLAY CHANNEL (pokračování)

Parametr	SDR	SVR	RCVR	RQSTR	KLONK- PŘIPOJENÍ	SVR- PŘIPOJENÍ	CLAUS- SDR	CLAUS- RCVR	V 8.0.0.4 AM QP
Automatické spuštění		✓	✓	✓		✓			
BATCHHB	✓	✓					✓	✓	
BATCHINT	✓	✓		✓			✓	✓	
BATCHLIM	✓	✓					✓	✓	
BATCHSZ	✓	✓	✓	✓			✓	✓	
CERTLABL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
název-kanálu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CHLTYP E	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CLNTWGH T					✓				
CLUSNL							✓	✓	
Klastr							✓	✓	
CLWLPR TY							✓	✓	
CLWLRA NK							✓	✓	
CLWLWG HT							✓	✓	
COMPH DR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
COMPM SG	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
CONNA ME	✓	✓		✓	✓		✓	✓	
Převést	✓	✓					✓	✓	
DEFCDIS P	✓	✓	✓	✓		✓			
DEFREC ON					✓				
DESCR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Tabulka 69. Parametry, které vedou k vrácení dat z příkazu DISPLAY CHANNEL (pokračování)

Parametr	SDR	SVR	RCVR	RQSTR	KLONK- PŘIPOJENÍ	SVR- PŘIPOJENÍ	CLAUS- SDR	CLAUS- RCVR	V 8.0.0.4 AM QP
<u>DISCINT</u>	✓	✓				✓	✓	✓	
<u>HBINT</u>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
<u>KAINT</u>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
<u>LOCLAD DR</u>	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓
<u>LONGRT Y</u>	✓	✓					✓	✓	
<u>LONGTM R</u>	✓	✓					✓	✓	
<u>MAXINS T</u>						✓			✓
<u>MAXINS TC</u>						✓			
<u>MAXMS GL</u>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<u>MCANA ME</u>	✓	✓		✓			✓	✓	
<u>MCATYP E</u>	✓	✓		✓			✓	✓	
<u>MCAUSE R</u>	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
<u>MODEN AME</u>	✓	✓		✓	✓		✓	✓	
<u>MONCHL</u>	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
<u>MRDATA</u>			✓	✓				✓	
<u>MREXIT</u>			✓	✓				✓	
<u>MRRTY</u>			✓	✓				✓	
<u>MRTMR</u>			✓	✓				✓	
<u>MSGDAT A</u>	✓	✓	✓	✓			✓	✓	
<u>MSGEXI T</u>	✓	✓	✓	✓			✓	✓	
<u>NETPRT Y</u>								✓	
<u>NPMSPE ED</u>	✓	✓	✓	✓			✓	✓	

Tabulka 69. Parametry, které vedou k vrácení dat z příkazu DISPLAY CHANNEL (pokračování)

Parametr	SDR	SVR	RCVR	RQSTR	KLONK- PŘIPOJENÍ	SVR- PŘIPOJENÍ	CLAUS- SDR	CLAUS- RCVR	V 8.0.0.4 AM QP
Heslo	✓	✓		✓	✓		✓		
V 8.0.0.4 PORT									✓
PROPCT L	✓	✓					✓		
PUTAUT			✓	✓		✓ "1" na stránce 1024		✓	
QMNAME					✓				
RESETS EQ	✓	✓	✓	✓			✓	✓	
RCVDAT A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
RCVEXIT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
SCYDAT A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
SCYEXIT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
SENDDATA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
SENDEX IT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
SEQWRAP	✓	✓	✓	✓			✓	✓	
SHAREC NV						✓			
SHORTRTY	✓	✓					✓	✓	
SHORTT MR	✓	✓					✓	✓	
SSLCAUTH		✓	✓	✓		✓		✓	✓
SSLCIPH	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SSLPEER	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
STATCHL	✓	✓	✓	✓			✓	✓	
TPNAME	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
V 8.0.0.4 TPROOT									✓

Tabulka 69. Parametry, které vedou k vrácení dat z příkazu DISPLAY CHANNEL (pokračování)

Parametr	SDR	SVR	RCVR	RQSTR	KLONK-PŘIPOJENÍ	SVR-PŘIPOJENÍ	CLAUS-SDR	CLAUS-RCVR	V 8.0.0.4 AMQP
TRPTYPE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
V 8.0.0.4 USECLTD									✓
USEDLQ	✓	✓	✓	✓			✓	✓	
USERID	✓	✓		✓	✓		✓		
XMITQ	✓	✓							

**Poznámka:**

1. Parametr PUTAUT je platný pouze pro kanál typu SVRCONN na serveru z/OS .

**AFFINITY**

Atribut afinity kanálu.

**Preferovaný**

Následná připojení v procesu se pokusí použít stejnou definici kanálu jako první připojení.

**ŽÁDNÉ**

Všechny připojení v procesu vybírají aplikovatelnou definici, v závislosti na vážení s jakýmkoliv aplikovatelnými definicemi CLNTWGHT(0), vybranými jako první v abecedním pořadí.

**ALTDATA**

Datum, kdy byla definice naposledy změněna, ve tvaru yyyy-mm-dd.

**ALLTIME**

Čas, kdy byla definice naposledy změněna, ve tvaru hh.mm.ss.

V 8.0.0.4 **AMQPKA**

Doba udržení aktivity pro kanál AMQP v sekundách.

**Spustit automaticky**

Zda by měl být pro kanál spuštěn proces odpovídajícího modulu LU 6.2 .

**BATCHHB**

Použitá hodnota synchronizačního signálu dávky.

**BATCHINT**

Minimální trvání dávky.

**BATCHLIM**

Limit dávkového zpracování dat.

Limit množství dat, která lze odeslat prostřednictvím kanálu.

**BATCHSZ**

Velikost dávky.

**CERTLABL**

Popisek certifikátu

**CHLTYPE**

Typ kanálu.

Typ kanálu se vždy zobrazí, zadáte-li generický název kanálu a nepožadujete žádné další parametry. V systému z/OS je typ kanálu vždy zobrazen.



Na všech platformách jiných než z/OS lze TYPE použít jako synonymum pro tento parametr.

**CLNTWGHT**

Vážené váhy kanálu klienta.

Speciální hodnota 0 označuje, že se neprovádí žádné náhodné vyvažování zátěže a použitelné definice jsou vybrány v abecedním pořadí. Pokud se provádí náhodné vyvažování zátěže, hodnota je v rozsahu 1-99, kde 1 je nejnižší váha a 99 je nejvyšší.

**CLUSTER**

Název klastru, do kterého kanál náleží.

**CLUSNL**

Název seznamu názvů, který určuje seznam klastrů, ke kterým kanál náleží.

**CLWLPRTY**

Priorita kanálu pro účely rozdělení pracovní zátěže klastru.

**CLWLRANK**

Hodnocení kanálu pro účely rozdělení pracovní zátěže klastru.

**CLWLWGHT**

Vážené váhy kanálu pro účely rozdělení pracovní zátěže klastru.

**COMPHDR**

Seznam technik komprese dat hlavičky podporovaných kanálem. Pro odesílatele, server, příjemce klastru, příjemce klastru a kanály připojení klienta jsou uvedené hodnoty zadány v preferovaném pořadí.

**COMPMSG**

Seznam technik komprese dat zprávy podporovaných kanálem. Pro odesílatele, server, příjemce klastru, příjemce klastru a kanály připojení klienta jsou uvedené hodnoty zadány v preferovaném pořadí.

**CONNNAME**

Název připojení.

**CONVERT**

Určuje, zda má odesílatel převést data zpráv aplikace.

**DEFCDISP**

Určuje výchozí dispozice kanálu pro kanály, pro které mají být informace vráceny. Pokud toto klíčové slovo není přítomno, jsou kanály všech výchozích dispozic kanálů způsobilé.

**ALL**

Jsou zobrazeny kanály všech výchozích dispozic kanálů.

Toto je výchozí nastavení.

**PRIVATE**

Zobrazeny jsou pouze kanály, u nichž je výchozí dispozice kanálu SOUKROMÉ.

**SHARED**

Zobrazeny jsou pouze kanály, u kterých je výchozí dispozice kanálu FIXSHARED nebo SHARED.

**Poznámka:** To neplatí pro typy kanálů připojení klienta v systému z/OS.

**DESCR**

Výchozí volba opětovného připojení klienta.

**DESCR**

Popis.

**DISCINT**

Interval odpojení.

**HBINT**

Interval prezenčního signálu.

**KAINT**

KeepAlive časování pro kanál.

**LOCLADDR**

Lokální komunikační adresa pro kanál.

**LONGRTY**

Počet dlouhých opakování.

**LONGTMR**

Časovač dlouhého opakování.

**MAXINST ( celé\_číslo )**

Maximální počet instancí kanálu připojení serveru, které jsou povoleny pro souběžné spuštění.

**MAXINSTC ( celé\_číslo )**

Maximální počet instancí kanálu připojení serveru, spuštěného z jednoho klienta, může být spuštěn současně.

**Poznámka:** V tomto kontextu se připojení s počátkem na téže vzdálené síťové adrese považují za připojení pocházející z téhož klienta.

**MAXMSGL**

Maximální délka zprávy pro kanál.

**MCANAME**

Název agenta oznamovacího kanálu.

MCANAME nelze použít jako klíčové slovo filtru.

**MCATYPE**

Určuje, zda má být agent kanálu zpráv spuštěn jako samostatný proces nebo jako oddělený podproces.

**MCAUSER**

Identifikátor uživatele agenta oznamovacího kanálu

**MODENAME**

Název režimu LU 6.2 .

**MONCHL**

Shromažďování monitorovacích dat online.

**MRDATA**

Uživatelská data ukončení zprávy kanálu-opakování.

**MREXIT**

Název uživatelské procedury pro opakování zpráv kanálu.

**MRRTY**

Počet opakování zpráv kanálu.

**MRTMR**

Zpráva kanálu-zopakujte pokus.

**MSGDATA**

Uživatelská data ukončení zprávy kanálu.

**MSGEXIT**

Názvy uživatelských procedur zprávy kanálu.


**NETPRTY**

Priorita pro připojení do sítě.

**NPMSPEED**

Netrvalá rychlost zpráv.

**PASSWORD**

Heslo pro zahájení relace LU 6.2 . Je-li pole neprázdné, zobrazí se jako hvězdičky  na všech platformách kromě z/OS.

 **PORT**

Číslo portu použité pro připojení kanálu AMQP.

## PROPCTL

Řízení vlastností zpráv.

Uvádí, co se stane s vlastnostmi zprávy, když je zpráva odeslána správci front V6, nebo dřívější verze (správce front, který nerozumí konceptu deskriptoru vlastností).

Tento parametr lze použít pro kanály Odesílatel, Server, Odesílatel klastru a příjemce klastru.

Tento parametr je volitelný.

Povolené hodnoty jsou:

## COMPAT

Toto je výchozí hodnota.

Vlastnosti zprávy	Výsledek
Zpráva obsahuje vlastnost s předponou <b>mcd.</b> , <b>jms.</b> , <b>usr.</b> nebo <b>mqext.</b> .	Všechny volitelné vlastnosti zprávy (kde hodnota <b>Support</b> je MQPD_SUPPORT_OPTIONAL) s výjimkou těch, které jsou v deskriptoru nebo rozšíření zprávy, jsou umístěny v jedné nebo více hlavičkách MQRFH2 v datech zprávy před zprávou, která byla odeslána vzdálenému správci front.
Zpráva neobsahuje vlastnost s předponou <b>mcd.</b> , <b>jms.</b> , <b>usr.</b> nebo <b>mqext.</b> .	Všechny vlastnosti zprávy, kromě vlastností v deskriptoru nebo rozšíření zprávy, jsou před odesláním zprávy vzdálenému správci front odebrány ze zprávy.
Zpráva obsahuje vlastnost, ve které není pole <b>Support</b> deskriptoru vlastností nastaveno na hodnotu MQPD_SUPPORT_OPTIONAL.	Zpráva je odmítnuta z důvodu MQRC_UNSUPPORTED_PROPERTY a je zpracován v souladu s jejími volbami sestavy.
Zpráva obsahuje jednu nebo více vlastností, ve kterých je pole <b>Support</b> deskriptoru vlastností nastaveno na hodnotu MQPD_SUPPORT_OPTIONAL, ale ostatní pole deskriptoru vlastností jsou nastavena na jiné než výchozí hodnoty.	Vlastnosti s jinými než výchozími hodnotami budou ze zprávy odebrány před odesláním zprávy vzdálenému správci front.
Složka MQRFH2 , která bude obsahovat vlastnost zprávy, musí být přiřazena k atributu <i>content = 'properties'</i> .	Vlastnosti jsou odebrány, aby se zabránilo záhlaví MQRFH2 s nepodporovanou syntaxí proudící do V6 nebo předchozího správce front.

## ŽÁDNÉ

Všechny vlastnosti zprávy, kromě vlastností v deskriptoru nebo rozšíření zprávy, jsou před odesláním zprávy vzdálenému správci front odebrány ze zprávy.

Pokud zpráva obsahuje vlastnost, kde pole **Support** deskriptoru vlastností není nastaveno na hodnotu MQPD\_SUPPORT\_OPTIONAL, je zpráva odmítnuta s příčinou MQRC\_UNSUPPORTED\_PROPERTY a zpracována v souladu se svými volbami sestavy.

## ALL

Všechny vlastnosti zprávy jsou zahrnuty ve zprávě, když jsou odeslány vzdálenému správci front. Vlastnosti, s výjimkou vlastností obsažených v deskriptoru (či rozšíření) zprávy, budou umístěny v jednom nebo několika záhlavích v datech zprávy.

## PUTAUT

Oprávnění k vložení.

## QMNAME

Název správce front.

## RESETSEQ

Nevyřízené obnovení pořadového čísla.

Toto je pořadové číslo z nevyřízeného požadavku, které informuje o tom, že se čeká na zpracování uživatelského požadavku na příkaz RESET CHANNEL.

Nulová hodnota znamená, že neexistuje žádný nevyřízený příkaz RESET CHANNEL. Možný rozsah hodnot je od 1 do 999999999.

Tento parametr není použitelný na z/OS.

**RCVDATA**

Data uživatelské procedury příjmu kanálu.

**RCVEXIT**

Názvy uživatelských procedur příjmu kanálu.

**SCYDATA**

Uživatelská data ukončení zabezpečení kanálu.

**SCYEXIT**

Názvy uživatelských procedur zabezpečení kanálu.

**SENDDATA**

Uživatelská data ukončení odeslání kanálu.

**SENDEXIT**

Názvy uživatelských procedur odeslání kanálu.

**SEQWRAP**

Hodnota pořadového čísla obtékání.

**SHARECNV**

Sdílení hodnoty konverzací.

**SHORTRTY**

Určuje maximální počet pokusů kanálu o přidělení relace partnerovi.

**SHORTTMR**

Časovač krátkých opakování.

**SSLCAUTH**

Zda je požadováno ověření klienta SSL.

**SSLCIPH**

Specifikace šifry pro připojení SSL.

**SSLPEER**

Filtrujte rozlišující název z certifikátu správce front typu peer nebo klienta na druhém konci kanálu.

**STATCHL**

Shromažďování statistických dat.

**TPNAME**

Název transakčního programu LU 6.2 .

**V 8.0.0.4 TPROOT**

Kořen tématu pro kanál AMQP.

**TRPTYPE**

Typ přenosu.

**V 8.0.0.4 USECLTID**

Určuje, že ID klienta by mělo být použito pro kontroly autorizace pro kanál AMQP místo hodnoty atributu MCAUSER.

**USEDLQ**

Určuje, zda je fronta nedoručených zpráv použita v případě, že zprávy nemohou být doručeny kanály.

**USERID**

Identifikátor uživatele pro inicializaci relace LU 6.2 .

**XMITQ**

Název přenosové fronty.

Další informace o těchto parametrech naleznete v tématu [“Definovat kanál”](#) na stránce 839.

## DISPLAY CHANNEL (MQTT)

Použijte příkaz MQSC DISPLAY CHANNEL (MQTT), abyste zobrazili definici kanálu IBM MQ Telemetry .

### Použití příkazů MQSC


Informace o tom, jak používat příkazy MQSC, najdete v tématu [Provedení úloh lokální administrace pomocí příkazů MQSC](#).

IBM i	AIX a Linux	Windows	z/OS
	✓	✓	

**Poznámka:** V případě serveru telemetrie je AIX jedinou podporovanou platformou UNIX .

- [Syntaktický diagram](#)
- [“Popisy parametrů pro DISPLAY CHANNEL \(MQTT\)”](#) na stránce 1029
- [“Požadované parametry”](#) na stránce 1031

**Synonymum:** DIS CHL



Příkaz DISPLAY CHANNEL (MQTT) je platný pouze pro kanály IBM MQ Telemetry .

### Popisy parametrů pro DISPLAY CHANNEL (MQTT)

Je třeba určit název definice kanálu, který chcete zobrazit. Může se jednat o konkrétní název kanálu nebo o generický název kanálu. Pomocí generického názvu kanálu můžete zobrazit buď:

- Všechny definice kanálu
- Jedna nebo více definic kanálu, které odpovídají uvedenému názvu

**(*generic-channel-name*)**

Název definice kanálu, který má být zobrazen (viz [Pravidla pojmenování objektů IBM MQ](#)). Koncová hvězdička (\*) odpovídá všem definicím kanálu se zadaným kmenem, za níž následuje nula nebo více znaků. Hvězdička (\*) samostatně určuje všechny definice kanálu.

**CHLTYPE( *type* )**

Hodnota je vždy MQTT.

TYPE lze použít jako synonymum pro tento parametr.

**WHERE**

Určete podmínku filtru pro zobrazení pouze těch kanálů, které splňují kritérium výběru podmínky filtru. Podmínka filtru je ve třech částech: *filter-keyword*, *operator* a *filter-value*:

***klíčové\_slovo\_filtru***

Téměř všechny parametry, které lze použít k zobrazení atributů pro tento příkaz DISPLAY. Nicméně parametry CMDSCOPE, QSGDISP nebo MCANAME nelze použít jako klíčová slova filtru. Nemůžete použít TYPE (nebo CHLTYPE), pokud se také používá k výběru kanálů. Kanály typu, pro který klíčové slovo filtru není platným atributem, nejsou zobrazeny.

***operátor***

Používá se k určení, zda kanál odpovídá hodnotě filtru na daném klíčovém slově filtru. Operátory jsou:

**LT**

Menší než

**GT**

Větší než

**EQ**

Rovná se

**NE**

Není rovno

**LE**

Menší nebo rovno

**GE**

Větší nebo rovno

**LK**

Shoduje se s generickým řetězcem, který jste zadali jako *filtr-hodnoty*

**nl**

Neshoduje se s generickým řetězcem, který jste zadali jako *filtr-hodnota*

**typ CT**

Obsahuje zadanou položku. Je-li *klíčové\_slovo\_filtru* seznam, můžete jej použít k zobrazení objektů, jejichž atributy obsahují zadanou položku.

**EX**

Neobsahuje zadanou položku. Je-li *klíčové\_slovo\_filtru* seznam, můžete jej použít k zobrazení objektů, jejichž atributy neobsahují zadanou položku.

**CTG**

Obsahuje položku, která odpovídá generickému řetězci, který zadáte jako *filter-value*. Je-li *klíčové\_slovo\_filtru* seznam, můžete jej použít k zobrazení objektů, jejichž atributy se shodují s generickým řetězcem.

## EXG.

Neobsahuje žádnou položku, která odpovídá generickému řetězci, který zadáte jako *filter-value*. Je-li *klíčové\_slovo\_filtru* seznam, můžete jej použít k zobrazení objektů, jejichž atributy se neshodují s generickým řetězcem.

### ***filtr-ní-hodnota***

Hodnota, kterou hodnota atributu musí být testována proti použití operátoru. V závislosti na klíčovém slově filtru to může být:

- Explicitní hodnota, která je platnou hodnotou pro testovaný atribut.

Operátory LT, GT, EQ, NE, LE nebo GE lze použít pouze jako operátory. Je-li však hodnota atributu jedna z možných sad hodnot parametru (například hodnota SDR na parametru TYPE), můžete použít pouze EQ nebo NE.

- Generická hodnota. Jedná se o znakový řetězec (například znakový řetězec, který jste zadali pro parametr DESCR) s hvězdičkou na konci, například ABC\*. Znak musí být platný pro atribut, který testujete. Je-li operátor LK, vypíše se všechny položky, kde hodnota atributu začíná řetězcem (ABC v uvedeném příkladu). Je-li operátor NL, vypíše se všechny položky, u kterých hodnota atributu nezačíná řetězcem. Je povolen pouze jediný koncový zástupný znak (hvězdička).

Generickou hodnotu filtru nelze použít pro parametry s číselnými hodnotami nebo s jednou ze sady hodnot.

- Položka v seznamu hodnot. Hodnota může být explicitní nebo, pokud se jedná o znakovou hodnotu, může být explicitní nebo generická. Je-li to explicitní, použijte CT nebo EX jako operátor. Je-li například hodnota DEF zadána s operátorem CT, jsou vypsány všechny položky, kde je jedna z hodnot atributu DEF. Je-li generický, použijte CTG nebo EXG jako operátor. Je-li zadáno ABC\* s operátorem CTG, vypíše se všechny položky, kde jedna z hodnot atributu začíná na ABC.

## ALL

Zadejte ALL, chcete-li zobrazit výsledky dotazování všech parametrů. Je-li zadána hodnota ALL, bude každý požadavek na specifický parametr ignorován. Výsledkem dotazování se VŠEM je vrátit výsledky pro všechny možné parametry.

Jedná se o výchozí nastavení, pokud nezadáte generický název a nepožadujete žádné specifické parametry.

Nejsou-li zadány žádné parametry (a parametr ALL není zadán nebo je nastaven na výchozí hodnotu), zobrazí se pouze to, že jsou zobrazeny pouze názvy kanálů.

## Požadované parametry

Uveďte jeden nebo více parametrů DISPLAY CHANNEL, které definují data, která se mají zobrazit. Parametry můžete zadat v libovolném pořadí, ale neurčíte stejný parametr vícekrát než jednou.

Některé parametry jsou relevantní pouze pro kanály určitého typu nebo typů. Atributy, které nejsou relevantní pro konkrétní typ kanálu, nezpůsobí žádný výstup, ani se nejedná o chybu. V následující tabulce jsou uvedeny parametry, které jsou relevantní pro každý typ kanálu. Za tabulkou je uveden popis jednotlivých parametrů. Parametry jsou nepovinné, pokud popis neuvádí, že jsou vyžadovány.

### BACKLOG

Počet nevyřízených požadavků na připojení, které může kanál telemetrie najednou podporovat. Po dosažení limitu nevyřízených položek budou další klienti pokoušející se o připojení odmítnuti, dokud nedojde ke zpracování aktuálních nevyřízených položek. Hodnota je v rozsahu 0 až 999999999. Výchozí hodnota je 4096.

### CHLTYPE

Typ kanálu.

Pro tento parametr existuje pouze jedna platná hodnota: MQTT.

## JAASCFG

Název oddílu v konfiguračním souboru JAAS .

## LOCLADDR

Lokální komunikační adresa kanálu.

## MCAUSER

Identifikátor uživatele MCA (agenta kanálu zpráv).

## PORT

Číslo portu, na kterém služba telemetrie (MQXR) přijímá připojení klienta.

## PROTOCOL

Komunikační protokol podporovaný kanálem.

## SSLCAUTH

Definuje, zda produkt IBM MQ vyžaduje certifikát od klienta SSL.

## SSLCIPH

Je-li produkt SSLCIPH používán s kanálem telemetrie, znamená to "Šifrovací sada zabezpečení SSL".

## SSLKEYP

Heslo pro úložiště klíčů. Není-li zadáno žádné heslo, musíte použít nešifrovaná spojení.

## SSLKEYR

Název úložiště klíčů SSL (Secure Sockets Layer). Podrobné informace naleznete v parametru SSLKEYR příkazu [ALTER QMGR](#) .

## TRPTYPE

Přenosový protokol, který má být použit. Pro kanál telemetrie je to vždy TCP (to znamená protokol TCP/IP).

## USECLTID

Indikuje, zda chcete použít ID klienta MQTT pro připojení jako ID uživatele produktu IBM MQ pro toto připojení.

Další informace o těchto parametrech naleznete v tématu [“DEFINE CHANNEL \(MQTT” na stránce 891.](#)

## ZOBRAZIT CHINIT

Použijte příkaz MQSC DISPLAY CHINIT, abyste zobrazili informace o inicializátoru kanálu. Je třeba, aby byl spuštěn příkazový server.

## Použití příkazů MQSC

Informace o tom, jak používat příkazy MQSC, najdete v tématu [Provedení úloh lokální administrace pomocí příkazů MQSC.](#)

IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
			CR


Vysvětlení symbolů ve sloupci z/OS viz [Použití příkazů v systému z/OS.](#)

- [Syntaktický diagram](#)
- [“Poznámky k použití příkazu DISPLAY CHINIT” na stránce 1033](#)
- [“Popisy parametrů pro DISPLAY CHINIT” na stránce 1033](#)



**Synonymum:** DIS CHI nebo DIS DQM

## ZOBRAZIT CHINIT



Poznámky:

<sup>1</sup> Platné pouze na z/OS , pokud je správce front členem skupiny sdílení front.

## Poznámky k použití příkazu DISPLAY CHINIT

1. Odpověď na tento příkaz je řada zpráv, které zobrazují aktuální stav inicializátoru kanálu. To zahrnuje následující:
  - Údaj o tom, zda je spuštěn inicializátor kanálu nebo nikoli
  - Které moduly listener jsou spuštěny, a informace o nich.
  - Kolik dispečerů je spuštěno a kolik bylo požadováno
  - Kolik spuštěných podúloh adaptéru je spuštěno a kolik bylo požadováno
  - Kolik spuštěných podúloh SSL je spuštěno a kolik bylo požadováno
  - Název systému TCP
  - Počet aktuálních připojení kanálů a informace o tom, zda jsou aktivní, zastavené nebo opakované pokusy
  - Maximální počet aktuálních připojení

## Popisy parametrů pro DISPLAY CHINIT

### CMDSCOPE

Tento parametr určuje způsob provádění příkazu v případě, že je správce front členem skupiny sdílení front.

..

Příkaz bude proveden ve správci front, v němž byl zadán. Toto je výchozí hodnota.

### ***název\_správce\_front***

Příkaz je proveden ve správci front, který jste zadali, pokud je správce front aktivní v rámci skupiny sdílení front.

Název správce front, kde příkaz zadán nebyl, můžete zadat, pouze pokud používáte prostředí skupiny sdílení front a je povolen příkazový server.

\*

Příkaz se provádí na lokálním správci front a je také předán každému aktivnímu správci front ve skupině sdílení front. Tento efekt se shoduje s výsledkem zadání příkazu pro všechny správce front ve skupině sdílení front.

## ZOBRAZIT VELIKOST CHUSH

Použijte příkaz MQSC DISPLAY CHLAUTH, abyste zobrazili atributy záznamu ověření kanálu.

## Použití příkazů MQSC


Informace o tom, jak používat příkazy MQSC, najdete v tématu [Provedení úloh lokální administrace pomocí příkazů MQSC](#).


IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
✓	✓	✓	2CR

Vysvětlení symbolů ve sloupci z/OS viz [Použití příkazů v systému z/OS](#).

- [Syntaktický diagram](#)
- [Parametry](#)

**Synonymum:** DIS CHL





## Parametry

### *generický-název-kanálu*

Název kanálu nebo sady kanálů, které se mají zobrazit. Chcete-li určit sadu kanálů, můžete použít hvězdičku (\*) jako zástupný znak. Je-li hvězdička použita na z/OS, je třeba použít jednoduché uvozovky okolo celé hodnoty. Je-li **MATCH** RUNCHECK , tento parametr nesmí být generický.

### **ADDRESS**

Adresa IP, pro kterou má být nalezena shoda.

Tento parametr je platný pouze v případě, že **MATCH** je RUNCHECK, nesmí být generický a nesmí se jednat o název hostitele.

### **ALL**

Uveďte tento parametr, chcete-li zobrazit všechny atributy. Je-li toto klíčové slovo uvedeno, všechny požadované atributy nemají žádný efekt; všechny atributy se budou i nadále zobrazovat.

Jedná se o výchozí chování, pokud nezadáte generický název a nepožadujete žádné specifické atributy.

### **CLNTUSER**

Klient uplatnil ID uživatele, které má být mapováno na nové ID uživatele, které je povoleno nezměněným nebo blokováním.

Může se jednat o ID uživatele předané z klienta označující ID uživatele, pod kterým je spuštěn proces na straně klienta, nebo ID uživatele, které klient předkládá při volání MQCONNX pomocí MQCSP.

Tento parametr je platný pouze s TYPE (USERMAP) a když **Match** je RUNCHECK.

Maximální délka řetězce je MQ\_CLIENT\_USER\_ID\_LENGTH.

Tento parametr se vztahuje pouze na z/OS a určuje, jak se příkaz spustí, když je správce front členem skupiny sdílení front.

..

Příkaz bude spuštěn ve správci front, v němž byl zadán. Toto je výchozí hodnota.

#### ***název-správce-front***

Příkaz je spuštěn ve správci front, který jste zadali, pokud je správce front aktivní v rámci skupiny sdílení front.

Název správce front, kde příkaz zadán nebyl, můžete zadat, pouze pokud používáte prostředí skupiny sdílení front a je povolen příkazový server.

\*

Příkaz je spuštěn na lokálním správci front a je také předáván každému aktivnímu správci front ve skupině sdílení front. Efekt je stejný jako zadání příkazu do všech správců front ve skupině sdílení front.

### **POZVYHLEDAT**

Označuje typ shody, která má být použita.

#### **SPUSTIT KONTROLU**

Vrací záznam, který odpovídá specifickému příchozímu kanálu za běhu, pokud se připojuje k tomuto správci front. Specifický příchozí kanál je popsán tím, že neposkytuje hodnoty, které nejsou generické:

- Název kanálu.
- Atribut **ADDRESS** obsahující adresu IP, která je poté obráceně vyhledána jako součást spuštění příkazu ke zjištění názvu hostitele, pokud je správce front konfigurován s produktem **REVDNS (ENABLED)**.
- Atribut **SSLCERTI**, pouze v případě, že příchozí kanál používá zabezpečení SSL nebo TLS.
- Atribut **SSLPEER**, pouze v případě, že příchozí kanál používá zabezpečení SSL nebo TLS.
- Atribut **QMNAME** nebo **CLNTUSER** v závislosti na tom, zda je příchozím kanálem kanál klienta nebo správce front.

Pokud má zjištěný záznam **WARN** nastaven na hodnotu YES, může být zobrazen druhý záznam, který bude zobrazovat skutečný záznam, který bude kanál používat za běhu. Tento parametr musí být zkombinován s **TYPE (ALL)**.

#### **STEJNÉ**

Vrátit pouze ty záznamy, které se přesně shodují s dodávaným názvem profilu kanálu. Pokud v názvu profilu kanálu nejsou žádné hvězdičky, tato volba vrátí stejný výstup jako **MATCH (GENERIC)**.

#### **Generické**

Všechny hvězdičky v názvu profilu kanálu jsou považovány za zástupné znaky. Pokud v názvu profilu kanálu nejsou žádné hvězdičky, vrátí tento výstup stejný výstup jako **MATCH (EXACT)**. Např. profil **ABC\*** může mít za následek vrácení záznamů pro **ABC**, **ABC\***, a **ABCD**.

#### **ALL**

Vrátí všechny možné záznamy, které odpovídají zadanému názvu profilu kanálu. Je-li v tomto případě název kanálu generický, budou vráceny všechny záznamy, které odpovídají názvu kanálu, i v případě, že existuje více specifických shod. Například profil **SYSTEM.\*.SVRCONN** může mít za následek záznamy pro **SYSTEM.\***, **SYSTEM.DEF.\***, **SYSTEM.DEF.SVRCONN**, a **SYSTEM.ADMIN.SVRCONN** je vrácený.

#### **QMNAME**

Název správce front vzdáleného partnera, který má být porovnán

Tento parametr je platný pouze v případě, že **MATCH** je **RUNCHECK** a nesmí být generický.

## SSLCERTI

Rozlišující název vydavatele certifikátu, který má být porovnán.

The **SSLCERTI** field, if not blank, is matched in addition to the **SSLPEER** value.

Tento parametr je platný pouze v případě, že **MATCH** je RUNCHECK a nesmí být generický.

## SSLPEER

Rozlišující název předmětu certifikátu, který má být porovnán.

Hodnota **SSLPEER** je uvedena ve standardním formuláři, který slouží k určení rozlišovacího jména.

Tento parametr je platný pouze v případě, že **MATCH** je RUNCHECK a nesmí být generický.

## TYPE

Typ záznamu ověření kanálu, pro který se mají zobrazit podrobnosti. Možné hodnoty jsou:

- ALL
- BlockUser
- BlockAddr
- SSLPEERMAP
- AddressMap
- UserMap
- QmgrMap

## kde:

Určete podmínku filtru, aby se zobrazily pouze ty záznamy ověření kanálu, které splňují kritérium výběru pro podmínku filtru. Podmínka filtru se nachází ve třech částech: *filter-keyword*, *operator* a *filter-value*:

### **klíčové\_slovo\_filtru**

Jakýkoli parametr, který lze použít k zobrazení atributů pro tento příkaz DISPLAY.

### **operátor**

Tato volba se používá k určení, zda záznam ověření kanálu odpovídá hodnotě filtru na daném klíčovém slově filtru. Operátory jsou následující:

#### **LT**

Menší než

#### **GT**

Větší než

#### **EQ**

Rovná se

#### **NE**

Není rovno

#### **LE**

Menší nebo rovno

#### **GE**

Větší nebo rovno

#### **LK**

Odpovídá generickému řetězci, který jste zadali jako *hodnotu-filtru*

#### **nl**

Neshoduje se s generickým řetězcem, který jste zadali jako *hodnotu-filtru*

#### **typ CT**

Obsahuje zadanou položku. Je-li *filter-keyword* seznam, můžete jej použít k zobrazení objektů, jejichž atributy obsahují zadanou položku.

**EX**

Neobsahuje zadanou položku. Je-li *filter-keyword* seznam, můžete jej použít k zobrazení objektů, jejichž atributy neobsahují uvedenou položku.

**CTG**

Obsahuje položku, která odpovídá generickému řetězci, který jste zadali jako *hodnotu filtru*. Je-li *filter-keyword* seznam, můžete jej použít k zobrazení objektů, jejichž atributy se shodují s generickým řetězcem.

**EXG.**

Neobsahuje žádnou položku, která odpovídá generickému řetězci, který jste zadali jako *hodnotu filtru*. Je-li *klíčové\_slovo\_filtru* seznam, můžete jej použít k zobrazení objektů, jejichž atributy se neshodují s generickým řetězcem.

***filtr-hodnoty***

Hodnota, kterou hodnota atributu musí být testována proti použití operátoru. V závislosti na klíčovém slově filtru může být hodnota buď explicitní, nebo generická:


- Explicitní hodnota, která je platnou hodnotou pro testovaný atribut.

Můžete použít kterýkoli z operátorů s výjimkou LK a NL. Je-li však hodnota jedna z možných sad hodnot navratitelných v parametru (například hodnota ALL v parametru MATCH), můžete použít pouze EQ nebo NE.

- Generická hodnota. Jedná se o znakový řetězec s hvězdičkou na konci, například ABC\*. Znaky musí být platné pro atribut, který testujete. Je-li operátor LK, vypíše se všechny položky, kde hodnota atributu začíná řetězcem (ABC v uvedeném příkladu). Je-li operátor NL, vypíše se všechny položky, u kterých hodnota atributu nezačíná řetězcem. Generickou hodnotu filtru nelze použít pro parametry s číselnými hodnotami nebo s jednou ze sady hodnot.

Operátory LK nebo NL můžete použít pouze pro generické hodnoty.

- Položka v seznamu hodnot. Hodnota může být explicitní nebo, pokud se jedná o znakovou hodnotu, může být explicitní nebo generická. Je-li to explicitní, použijte CT nebo EX jako operátor. Je-li například hodnota DEF zadána s operátorem CT, jsou vypísány všechny položky, kde je jedna z hodnot atributu DEF. Je-li generický, použijte CTG nebo EXG jako operátor. Je-li zadáno ABC\* s operátorem CTG, vypíše se všechny položky, kde jedna z hodnot atributu začíná na ABC.

**Poznámka:**  V systému z/OS je pro hodnotu filtru klauzule MQSC **WHERE** omezena hodnota filtru 256 znaků. Tento limit není používán pro jiné platformy.

**Požadované parametry**

Uveďte jeden nebo více parametrů, které definují data, která se mají zobrazit. Parametry lze zadat v libovolném pořadí, ale neurčujte stejný parametr vícekrát než jednou.

**TYPE**

Typ záznamu ověření kanálu

**SSLPEER**

Rozlišující název certifikátu.

**ADDRESS**

Adresa IP

**CHCKCLNT**

Zda má být ID uživatele a heslo dodáno pomocí připojení, která odpovídají tomuto pravidlu.

**CLNTUSER**

ID uživatele deklarovaného klientem

**QMNAME**

Název správce front vzdáleného partnera

**MCAUSER**

Identifikátor uživatele, který se má použít, když se příchozí připojení shoduje s DN protokolu SSL, adresou IP, deklarovanou ID uživatele klienta nebo zadaným názvem vzdáleného správce front.

**ADDRLIST**

Seznam vzorků adres IP, které jsou zakázány pro připojení k tomuto správci front v libovolném kanálu.

**USERLIST**

Seznam ID uživatelů, které jsou zakázány z použití tohoto kanálu nebo sady kanálů.

**ALTDATA**

Datum, kdy byl záznam ověření kanálu naposledy změněn, ve formátu *rrrr-mm-dd*.

**ALTTIME**

Čas poslední změny v záznamu ověření kanálu ve tvaru *hh.mm.ss*.

**DESCR**

Popisné informace o záznamu ověření kanálu.

**SSLCERTI**

Rozlišující název vydavatele certifikátu, který má být porovnán.

**CUSTOM**

Vyhrazeno pro budoucí použití.

**Související informace**

[Záznamy ověření kanálu](#)

**Generické adresy IP**

V různých příkazech, které vytvářejí a zobrazují záznamy ověření kanálu, můžete zadat určité parametry jako jednu adresu IP nebo vzor, aby se shodovaly se sadou adres IP.

Když vytvoříte záznam ověření kanálu pomocí příkazu MQSC SET CHLAUTH nebo záznamu ověřování kanálu sady PCF, můžete v různých kontextech zadat generickou adresu IP. Můžete také uvést generickou adresu IP v podmínce filtru, když se zobrazí záznam ověření kanálu pomocí příkazů DISPLAY CHLAUTH nebo Inquire Channel Authentication Records.

Adresu můžete zadat jedním z následujících způsobů:

- jediná adresa IPv4, jako například 192.0.2.0
- vzorek založený na adrese IPv4, včetně hvězdičky (\*) jako zástupného znaku. Zástupný znak představuje jednu nebo více částí adresy, v závislosti na kontextu. Všechny platné hodnoty jsou například následující:
  - 192.0.2.\*
  - 192.0.\*
  - 192.0.\*2
  - 192.\*.2
  - \*
- vzor založený na adrese IPv4, včetně pomlčky (-), který určuje rozsah, například 192.0.2.1-8
- vzorek založený na adrese IPv4, včetně hvězdičky a pomlček, například 192.0.\*.1-8
- jediná adresa IPv6, jako např. 2001:DB8:0:0:0:0:0:0
- vzor založený na adrese IPv6 včetně hvězdičky (\*) jako zástupného znaku. Zástupný znak představuje jednu nebo více částí adresy, v závislosti na kontextu. Všechny platné hodnoty jsou například následující:
  - 2001:DB8:0:0:0:0:0:\*
  - 2001:DB8:0:0:0:\*
  - 2001:DB8:0:0:0:0:0:0:1
  - 2001:\*.1
  - \*

- vzor založený na adrese IPv6 , včetně pomlčky (-), který označuje rozsah, například 2001:DB8:0:0:0:0:0-8
- vzorek založený na adrese IPv6 , včetně hvězdičky a pomlčky, například 2001:DB8:0:0:0:\*:0:0-8

Pokud váš systém podporuje jak IPv4 , tak IPv6, můžete použít buď formát adresy. IBM MQ rozpoznává IPv4 mapované adresy v IPv6.

Některé vzory jsou neplatné:

- Vzorec nesmí mít menší než vyžadovaný počet částí, pokud tento vzorec nekončí jednou hvězdičkou. Například, hodnota 192.0.2 je neplatná, ale 192.0.2.\* je platná.
- Koncová hvězdička musí být oddělena od zbytku adresy odpovídajícím oddělovačem části (tečka (.) pro IPv4, dvojtečka (:) pro IPv6). Například vzorec 192.0\*, není platný, protože hvězdička není samostatnou částí.
- Vzorec může obsahovat další hvězdičky, pokud je nejedná o hvězdičky připojené za koncovou hvězdičkou. Například, hodnota 192.\*.2.\* je platná, ale hodnota 192.0.\*\* je neplatný.
- Vzor adresy IPv6 nesmí obsahovat dvojitou dvojtečku a koncovou hvězdičku, protože výsledná adresa by byla nejednoznačná. Například vzorec 2001::\* by bylo možné rozšířit na formát 2001:0000:\*, 2001:0000:0000:\* atd.

### Související informace

[Mapování adresy IP na ID uživatele MCAUSER](#)

## ZOBRAZIT STAV CHSTATUS



Použijte příkaz MQSC DISPLAY CHSTATUS, abyste zobrazili stav jednoho nebo více kanálů.

### Použití příkazů MQSC

Informace o tom, jak používat příkazy MQSC, najdete v tématu [Provedení úloh lokální administrace pomocí příkazů MQSC](#).

IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
✓	✓	✓	CR

Vysvětlení symbolů ve sloupci z/OS viz [Použití příkazů v systému z/OS](#).


- [Syntaktický diagram](#)
-  [“Poznámky k použití pro DISPLAY CHSTATUS” na stránce 1043](#)
- [“Popisy parametrů pro DISPLAY CHSTATUS” na stránce 1044](#)
- [“Atributy souhrnu” na stránce 1049](#)
- [“Společný stav” na stránce 1049](#)
- [“Pouze aktuální stav” na stránce 1052](#)
-  [“Krátký stav” na stránce 1059](#)

**Synonymum:** DIS CHS




## ZOBRAZIT STAV CHSTATUS


► DISPLAY CHSTATUS — ( — *generický-název-kanálu* — ) →



### Společný stav



**Pouze aktuální stav**



- <sup>1</sup> Platné pouze na z/OS , pokud je správce front členem skupiny sdílení front.  
<sup>2</sup> Platné pouze na z/OS.  
<sup>3</sup> Také se zobrazí výběrem parametru MONITOR.  
<sup>4</sup> Ignorováno, pokud je zadáno v z/OS.

## Poznámky k použití pro DISPLAY CHSTATUS

**z/OS** zapz/OS:

1. Příkaz selže, pokud inicializátor kanálu nebyl spuštěn.
2. Je třeba, aby byl spuštěn příkazový server.
3. Chcete-li zjistit celkový stav kanálu (tj. stav skupiny sdílení front), použijte příkaz **DISPLAY CHSTATUS SHORT**, který získá stavové informace kanálu z produktu Db2.
4. Pokud některý číselný parametr překročí 999 999 999, zobrazí se jako 999999999.
5. Informace o stavu, které jsou vráceny pro různé kombinace CHLDISP, CMDSCOPE a typ stavu, jsou shrnuty v [Tabulka 70 na stránce 1043](#), [Tabulka 71 na stránce 1043a](#) [Tabulka 72 na stránce 1044](#).

**z/OS**

<i>Tabulka 70. CHLDISP a CMDSCOPE pro DISPLAY CHSTATUS CURRENT</i>			
<b>CHLDISP</b>	<b>CMDSCOPE () nebo CMDSCOPE (local-qmgr)</b>	<b>CMDSCOPE (qmgr-name)</b>	<b>ROZSAH CMDSCOPE (*)</b>
PRIVATE	Běžný a aktuální stav pro aktuální soukromé kanály v lokálním správci front	Běžný a aktuální stav pro aktuální soukromé kanály v pojmenovaném správci front	Běžný a aktuální stav pro aktuální soukromé kanály na všech správcích front
SHARED	Běžný a aktuální stav pro aktuální sdílené kanály v lokálním správci front	Běžný a aktuální stav pro aktuální sdílené kanály v pojmenovaném správci front	Běžný a aktuální stav pro aktuální sdílené kanály na všech správcích front
ALL	Běžný a aktuální stav pro aktuální soukromé a sdílené kanály v lokálním správci front	Běžný a aktuální stav pro aktuální soukromé a sdílené kanály v pojmenovaném správci front	Běžný a aktuální stav pro aktuální soukromé a sdílené kanály ve všech aktivních správcích front

**z/OS**

<i>Tabulka 71. CHLDISP a CMDSCOPE pro DISPLAY CHSTATUS SHORT</i>			
<b>CHLDISP</b>	<b>CMDSCOPE () nebo CMDSCOPE (local-qmgr)</b>	<b>CMDSCOPE (qmgr-name)</b>	<b>ROZSAH CMDSCOPE (*)</b>
PRIVATE	STAV a krátký stav aktuálních soukromých kanálů na lokálním správci front	STAV a krátký stav aktuálních soukromých kanálů na uvedeném správci front	STAV a krátký stav aktuálních soukromých kanálů ve všech aktivních správcích front
SHARED	STAV a krátký stav pro aktuální sdílené kanály na všech aktivních správcích front ve skupině sdílení front	Nepovoleno	Nepovoleno

Tabulka 71. CHLDISP a CMDSCOPE pro DISPLAY CHSTATUS SHORT (pokračování)			
CHLDISP	CMDScope () nebo CMDScope (local-qmgr)	CMDScope (qmgr-name)	ROZSAH CMDScope (*)
ALL	STAV a krátký stav aktuálních soukromých kanálů na lokálním správci front a aktuálních sdílených kanálech ve skupině sdílení front ( "5.a" na stránce 1044 )	STAV a krátký stav aktuálních soukromých kanálů na uvedeném správci front	STAV a krátký stav pro aktuální soukromý a sdílený kanál ve skupině všech aktivních správců front ve skupině sdílení front ( "5.a" na stránce 1044 )

**Poznámka:**

- a. V tomto případě získáte dvě samostatné sady odpovědí na příkaz ve správci front, ve kterém byl zadán; jeden pro typ PRIVATE a jeden pro SDÍLENÝ.



Tabulka 72. CHLDISP a CMDSCOPE pro příkaz DISPLAY CHSTATUS SAVED			
CHLDISP	CMDScope () nebo CMDScope (local-qmgr)	CMDScope (qmgr-name)	ROZSAH CMDScope (*)
PRIVATE	Společný stav pro uložené soukromé kanály v lokálním správci front	Společný stav pro uložené soukromé kanály v pojmenovaném správci front	Společný stav pro uložené soukromé kanály ve všech aktivních správcích front
SHARED	Běžný stav uložených sdílených kanálů ve všech aktivních správcích front ve skupině sdílení front	Nepovoleno	Nepovoleno
ALL	Společný stav pro uložené soukromé kanály v lokálním správci front a uložené sdílené kanály ve skupině sdílení front	Společný stav pro uložené soukromé kanály v pojmenovaném správci front	Společný stav pro uložený soukromý a sdílený kanál, kanály pro všechny aktivní správce front ve skupině sdílení front

**Popisy parametrů pro DISPLAY CHSTATUS**

Je třeba určit název kanálu, pro který chcete zobrazit informace o stavu. Může se jednat o konkrétní název kanálu nebo o generický název kanálu. Pomocí generického názvu kanálu můžete zobrazit buď informace o stavu pro všechny kanály, nebo informace o stavu pro jeden nebo více kanálů, které se shodují s uvedeným názvem.


Můžete také uvést, zda chcete aktuální stavová data (pouze aktuálních kanálů), nebo data o uloženém stavu všech kanálů.

Zobrazí se stav pro všechny kanály, které splňují kritéria výběru, ať už byly kanály definovány ručně nebo automaticky.

Třídy dat dostupných pro stav kanálu jsou **uložené** a **aktuální** a (pouze v systému z/OS) **krátké**.

Stavová pole dostupná pro uložená data jsou podmnožinou polí dostupných pro aktuální data a jsou nazývána **společná** stavová pole. Všimněte si, že ačkoli jsou obecná data *fields* stejná, mohou být data *values* odlišná pro uložený a aktuální stav. Zbytek polí, která jsou k dispozici pro aktuální data, se nazývají **aktuální** stavová pole.

- **Uložená** data se skládají ze společných stavových polí uvedených v diagramu syntaxe.
  - Pro odeslání dat kanálu se aktualizuje před požadavkem na potvrzení, že byla přijata dávka zpráv, a když bylo přijato potvrzení
  - Pro příjem dat kanálu je resetování pouze před potvrzením, že byla přijata dávka zpráv.
  - Pro kanál připojení serveru nejsou uložena žádná data.
  - Kanál, který nikdy nebyl aktivní, proto nemůže mít žádný uložený stav.

**Poznámka:** Stav není uložen, dokud je trvalá zpráva přenášena kanálem, nebo dokud není netrvalá zpráva přenesena s NPMSPEED NORMAL. Protože stav je uložen na konci každé dávky, kanál nemá žádný uložený stav, dokud se nepřenesou alespoň jedna dávka.
- **Aktuální** data se skládají z polí obecného stavu a aktuálních stavových polí, jak je uvedeno v diagramu syntaxe. Datová pole se průběžně aktualizují ve formě zpráv, které jsou přijaty nebo přijaty.
-  **Krátká** data sestávají z aktuální datové položky STATUS a pole krátkého stavu, jak je uvedeno v diagramu syntaxe.

Tato metoda operace má následující důsledky:

- Neaktivní kanál nemusí mít žádný uložený stav-pokud dosud nebyl aktuální nebo pokud ještě nedosáhl bodu, kdy byl obnoven stav.
- Datová pole "common" mohou mít různé hodnoty pro uložený a aktuální stav.
- Aktuální kanál má vždy aktuální stav a může mít uložený stav.

Kanály mohou být buď aktuální, nebo neaktivní:

#### Aktuální kanály

Jedná se o kanály, které byly spuštěny nebo na kterých byl klient připojen, a které nebyly normálně dokončeny nebo odpojeny. Možná ještě nedosáhli bodu předání zpráv nebo dat nebo dokonce navázání kontaktu s partnerem. Aktuální kanály mají **aktuální** stav a mohou mít také **uložený** stav.

Termín **Aktivní** se používá k popisu sady aktuálních kanálů, které nejsou zastaveny.

#### Neaktivní kanály

Jedná se o kanály, které buď:

- Nespuštěno
- Na které klient není připojen
- Dokončili jste
- Byli odpojeni normálně

(Všimněte si, že je-li kanál zastaven, není dosud považován za dokončený-a je tedy stále aktuální.) Neaktivní kanály mají buď **uložený** stav, nebo žádný stav.

Může existovat více než jedna instance stejného pojmenovaného příjemce, žadatele, příjemce klastru nebo kanálu připojení serveru současně (žadatel se chová jako příjemce). K tomu dojde, pokud několik odesílatelů, v různých správčích front, zahájí relaci s tímto příjemcem pomocí stejného názvu kanálu. U kanálů jiných typů může být v každém okamžiku pouze jedna instance aktuální.

Pro všechny typy kanálů však může být k dispozici více než jedna sada uložených informací o stavu pro název kanálu. Ve většině těchto sad se vztahuje aktuální instance kanálu, zbytek se vztahuje k dříve aktuálním instancím. Pokud byly u jednoho kanálu použity různé názvy přenosových front nebo názvy připojení, vzniknou více instancí. K tomu může dojít v následujících případech:

- Na odesílateli nebo na serveru:
  - Pokud byl stejný kanál připojen k jiným žadatelům (pouze servery)
  - Pokud byl název přenosové fronty změněn v definici
  - Pokud byl název připojení změněn v definici
- V zásobníku nebo žadateli:

- Pokud byl stejný kanál připojen k jiným odesílatelům nebo serverům
- Pokud byl název připojení změněn v definici (pro žadatelské kanály iniciující připojení)

Počet sad zobrazených pro kanál může být omezen pomocí parametrů XMITQ, CONNAME a CURRENT v příkazu.

### ( *generický-název-kanálu* )

Název definice kanálu, pro kterou se mají zobrazit stavové informace. Koncová hvězdička (\*) odpovídá všem definicím kanálu se zadaným kmenem, za níž následuje nula nebo více znaků. Hvězdička (\*) samostatně určuje všechny definice kanálu. Hodnota je vyžadována pro všechny typy kanálů.

#### **kde:**


Uvedte podmínku filtru, chcete-li zobrazit informace o stavu pro kanály, které splňují kritérium výběru podmínky filtru.

Podmínka filtru je ve třech částech: *filter-keyword*, *operator* *filter-value*:

#### **klíčové\_slovo\_filtru**

Parametr, který se má použít k zobrazení atributů pro tento příkaz DISPLAY.

Následující parametry však nelze použít jako klíčová slova filtru na distribuovaných platformách COMPDATE, COMPTIME, CURRENT, EXITTIME, JOBNAME, NETTIME, SAVED, SHORT, XBATCSZ nebo XQTIME jako klíčová slova filtru.

 Kromě toho v produktu z/OS nelze jako klíčová slova filtru použít následující parametry jako klíčová slova filtru: CHLDISP, CMDSCOPE, MCASTAT nebo MONITOR.

Parametr CONNAME nebo XMITQ nelze použít jako klíčová slova filtru, pokud je také používáte k výběru stavu kanálu.

Informace o stavu kanálů typu, pro které je klíčové slovo filtru neplatné, se nezobrazí.

#### **operátor**

Používá se k určení, zda kanál splňuje na klíčovém slově filtru hodnotu filtru. Operátory jsou:

##### **LT**

Menší než

##### **GT**

Větší než

##### **EQ**

Rovná se

##### **NE**

Není rovno

##### **LE**

Menší nebo rovno

##### **GE**

Větší nebo rovno

##### **LK**

Shoduje se s generickým řetězcem, který jste zadali jako *filtr-hodnota*

##### **nl**

Neshoduje se s generickým řetězcem, který jste zadali jako *filtr-hodnota*

##### **typ CT**

Obsahuje zadanou položku. Je-li *klíčové\_slovo\_filtru* seznam, můžete jej použít k zobrazení objektů, jejichž atributy obsahují zadanou položku.

##### **EX**

Neobsahuje zadanou položku. Je-li *klíčové\_slovo\_filtru* seznam, můžete jej použít k zobrazení objektů, jejichž atributy neobsahují zadanou položku.

#### **filtr-ní-hodnota**

Hodnota, kterou hodnota atributu musí být testována proti použití operátoru. V závislosti na klíčovém slově filtru to může být:

- Explicitní hodnota, která je platnou hodnotou pro testovaný atribut.

Operátory LT, GT, EQ, NE, LE nebo GE lze použít pouze jako operátory. Je-li však hodnota atributu jedna z možných sad hodnot na parametru (například hodnota SDR na parametru CHLTYPE), můžete použít pouze EQ nebo NE.

- Generická hodnota. Jedná se o znakový řetězec s hvězdičkou na konci, například ABC\*. Je-li operátor LK, vypíše se všechny položky, kde hodnota atributu začíná řetězcem (ABC v uvedeném příkladu). Je-li operátor NL, vypíše se všechny položky, u kterých hodnota atributu nezačíná řetězcem. Je povolen pouze jediný koncový zástupný znak (hvězdička).

Generickou hodnotu filtru nelze použít pro parametry s číselnými hodnotami nebo s jednou ze sady hodnot.

- Položka v seznamu hodnot. Použijte CT nebo EX jako operátor. Je-li například hodnota DEF zadána s operátorem CT, jsou vypsány všechny položky, kde je jedna z hodnot atributu DEF.

## ALL

Uvedte tuto volbu, chcete-li zobrazit všechny informace o stavu pro každou relevantní instanci.

Je-li uvedeno SAVED, způsobí, že se zobrazí pouze obecné informace o stavu, ne informace o stavu pouze aktuální.

Je-li tento parametr zadán, žádné parametry požadující specifické informace o stavu, které jsou také uvedeny, nemají žádný efekt; všechny informace se zobrazí.

## z/OS CHLDISP

Tento parametr se vztahuje pouze na z/OS a určuje dispozice kanálů, pro které se mají zobrazit informace, jak je použité v příkazech START a STOP CHANNEL, a **ne** nastavené QSGDISP pro definici kanálu. Hodnoty jsou:

### all

Jedná se o výchozí hodnotu a zobrazí se požadované informace o stavu pro soukromé kanály.

Pokud existuje prostředí správce sdílených front a příkaz se provádí ve správci front, kde byl zadán, nebo pokud je zadán CURRENT, tato volba také zobrazí informace o požadovaném stavu pro sdílené kanály.

### PRIVATE

Zobrazit požadované informace o stavu pro soukromé kanály.

### SHARED

Zobrazení požadovaných stavových informací pro sdílené kanály. Tato možnost je povolena pouze v případě, že se jedná o prostředí správce sdílených front, a buď:

- CMDSCOPE je prázdný nebo lokální správce front
- AKTUÁLNÍ je uveden

CHLDISP zobrazuje následující hodnoty:

### PRIVATE

Stav je pro soukromý kanál.

### SHARED

Stav je určen pro sdílený kanál.

### FixShared

Stav je určen pro sdílený kanál, který je svázán se specifickým správcem front.

## z/OS CMDSCOPE

Tento parametr se vztahuje pouze na z/OS a určuje, jak se příkaz provádí, když je správce front členem skupiny sdílení front.

..

Příkaz bude proveden ve správci front, v němž byl zadán. Toto je výchozí hodnota.

### ***název\_správce\_front***

Příkaz je proveden ve správci front, který jste zadali, pokud je správce front aktivní v rámci skupiny sdílení front.

Můžete zadat název správce front jiného než správce front, v němž byl zadán, pouze v případě, že používáte prostředí skupiny sdílení front, a je-li povolen příkazový server.

**\***

Příkaz se provádí na lokálním správci front a je také předán každému aktivnímu správci front ve skupině sdílení front. Tento efekt se shoduje s výsledkem zadání příkazu pro všechny správce front ve skupině sdílení front.

Jako klíčové slovo filtru nelze použít CMDSCOPE.

**Poznámka:** Viz [Tabulka 1](#), [Tabulka 2a](#) [Tabulka 3](#) pro povolené kombinace CHLDISP a CMDSCOPE.


### **CONNNAME (jméno-připojení)**


Název připojení, pro které se mají zobrazit stavové informace pro uvedený kanál nebo kanály.

Tento parametr lze použít k omezení počtu sad informací o stavu, které se zobrazují. Není-li tento parametr zadán, displej není omezen tímto způsobem.

Hodnota vrácená pro parametr CONNNAME nemusí být stejná jako hodnota v definici kanálu a může se lišit od aktuálního stavu kanálu a stavu uloženého kanálu. (Použití CONNNAME pro omezení počtu sad stavů se proto nedoporučuje.)

Například při použití protokolu TCP, pokud CONNNAME v definici kanálu:

- Je prázdný nebo je ve formátu "název hostitele" , hodnota stavu kanálu má vyřešenou adresu IP.
- Zahrne číslo portu, hodnota aktuálního stavu kanálu zahrnuje číslo portu  (kromě z/OS), ale hodnota stavu uloženého kanálu nikoli.

Pro stav  nebo SHORT by tato hodnota mohla být také názvem správce front nebo názvem skupiny sdílení front vzdáleného systému.

### **CURRENT**

Jedná se o výchozí hodnotu a udává, že se mají zobrazovat aktuální informace o stavu, které jsou zadrženy iniciátorem kanálu pro aktuální kanály.

Jak běžné, tak aktuální informace o stavu mohou být požadovány pro aktuální kanály.

Informace o krátkém stavu se nezobrazí, je-li tento parametr zadán.

### **Uloženo**

Uveďte tuto volbu, chcete-li zobrazit uložené informace o stavu pro aktuální i neaktivní kanály.

Lze zobrazit pouze obecné informace o stavu. Short a current-only status information se nezobrazí pro aktuální kanály, pokud je tento parametr uveden.

### **Krátký**

Označuje, že se mají zobrazovat krátké stavové informace a položka STATUS pouze pro aktuální kanály.

Pokud je zadán tento parametr, nejsou pro aktuální kanály zobrazeny další informace o stavu a aktuální stav.

### **MONITOR**

Uveďte toto, chcete-li vrátit sadu parametrů monitorování online. Jedná se o COMPRATE, COMPTIME, EXITTIME, MONCHL, NETTIME, XBATCSZ, XQMSGSA a XQTIME. Uvedete-li tento parametr, jakýkoli z parametrů monitorování, které požadujete, nemá žádný efekt; všechny parametry monitorování se stále zobrazí.

### **XMITQ (název-q-fronty)**

Název přenosové fronty, jejíž informace o stavu se mají zobrazit, pro uvedený kanál nebo kanály.



Tento parametr lze použít k omezení počtu sad informací o stavu, které se zobrazují. Není-li tento parametr zadán, displej není omezen tímto způsobem.

Pro každou sadu informací o stavu jsou vždy vráceny následující informace:

- Název kanálu
- Název přenosové fronty (pro kanály odesílatele a serveru)
- Název připojení
- Název vzdáleného správce front nebo skupiny sdílení front, název (pouze pro aktuální stav a pro všechny typy kanálů kromě kanálů připojení serveru).
- Název aplikace vzdáleného partnera (pro kanály připojení serveru)
- Typ vrácených informací o stavu (CURRENT, nebo **z/OS** **z/OS**, nebo pouze v systému z/OS, SHORT)
- STAV **z/OS** (kromě **z/OS** na z/OS)
- **z/OS** v z/OS, CHLDISP
- STOPREQ (pouze pro aktuální stav)
- SUBSTATE

Pokud nejsou zadány žádné parametry požadující specifické informace o stavu (a parametr ALL není zadán), žádné další informace se nevrátí.

Požadujete-li informace o stavu, které nejsou relevantní pro daný typ kanálu, nejedná se o chybu.

## Atributy souhrnu

Když se do příkazu MQSC přidá hodnota SUMMARY nebo TOTAL DISPLAY CHSTATUS, zobrazí se počet konverzací jako atribut CONVS. Následující atributy zobrazují souhrnné informace buď pro každý kanál, je-li uveden parametr SUMMARY, nebo pro všechny kanály, je-li uveden TOTAL.

### ALL

Uveďte tuto volbu, chcete-li zobrazit všechny informace o stavu pro každou relevantní instanci. Tento atribut je výchozí hodnota, pokud nejsou požadovány žádné atributy.

Je-li uvedeno **z/OS**, způsobí, že se zobrazí pouze obecné informace o stavu, ne informace o stavu pouze aktuální.

Je-li tento parametr zadán, žádné parametry požadující specifické informace o stavu, které jsou také uvedeny, nemají žádný efekt; všechny informace se zobrazí.

### CURCNV

Počet aktuálních konverzací.

## Společný stav

Následující informace se týkají všech sad stavu kanálu bez ohledu na to, zda je sada aktuální či nikoli. Některé z těchto informací se nevztahují na kanály připojení serveru.

### CHLTYPE

Typ kanálu. Toto je jedna z následujících možností:

#### SDR

Kanál odesílatele

#### SVR

Kanál serveru

#### RCVR

Přijímací kanál.

#### RQSTR

Kanál žadatele

**CLUSDR**

Kanál odesílatele klastru

**CLUSRCVR**

Přijímací kanál klastru

**SVRCONN**

Kanál připojení serveru

**V8.0.0.4 AMQP**

Kanál AMQP

**CURLUWID**

Identifikátor logické jednotky práce přidružený k aktuální dávce pro odesílající nebo přijímací kanál.

V případě odesílajícího kanálu, který je v nejistém stavu, jde o identifikátor LUWID dávky, která je v nejistém stavu.

U instancí uložených kanálů obsahuje tento parametr smysluplné informace pouze v případě, že instance kanálu je v nejistém stavu. Nicméně hodnota parametru je na požádání vrácena i v případě, že stav instance kanálu není nejistý.

Tato hodnota je aktualizována tak, aby udávala identifikátor LUWID další dávky, pokud je znám.

Tento parametr se nevztahuje na kanály připojení serveru.

**CURMSG**

V případě odesílajícího kanálu jde o počet zpráv, které byly odeslány v aktuální dávce. Tato hodnota je zvýšena při každém odeslání zprávy a při nejistém stavu kanálu se jedná o počet zpráv, které mají pochybnosti.

U instancí uložených kanálů obsahuje tento parametr smysluplné informace pouze v případě, že instance kanálu je v nejistém stavu. Nicméně hodnota parametru je na požádání vrácena i v případě, že stav instance kanálu není nejistý.

V případě přijímacího kanálu jde o počet zpráv, které byly přijaty v aktuální dávce. Tato hodnota se při každém přijetí zprávy zvětší o 1.

Pro odesílající i pro přijímací kanály se tato hodnota při potvrzení dávky znovu nastaví na hodnotu nula.

Tento parametr se nevztahuje na kanály připojení serveru.

**CURSEQNO**

V případě odesílajícího kanálu jde o pořadové číslo poslední odeslané zprávy. Tato hodnota je aktualizována při každém odeslání zprávy. V případě, že se kanál dostane do nejistého stavu, udává tato hodnota pořadové číslo poslední zprávy v dávce, která je v nejistém stavu.

U instancí uložených kanálů obsahuje tento parametr smysluplné informace pouze v případě, že instance kanálu je v nejistém stavu. Nicméně hodnota parametru je na požádání vrácena i v případě, že stav instance kanálu není nejistý.

V případě přijímacího kanálu jde o pořadové číslo poslední přijaté zprávy. Tato hodnota je aktualizována při každém přijetí zprávy.

Tento parametr se nevztahuje na kanály připojení serveru.

**INDOUBT**

Určuje, zda je kanál aktuálně nejistý.

Toto je pouze ANO, zatímco odesílající agent kanálu zpráv čeká na potvrzení, že dávka zpráv, které odeslal, byla úspěšně přijata. Ve všech ostatních případech má tento atribut hodnotu Ne, a to včetně časového úseku, během kterého jsou zprávy odesílány, ale požadavek na potvrzení nebyl dosud vydán.

U přijímacího kanálu je hodnota vždy NO.

Tento parametr se nevztahuje na kanály připojení serveru.

## LSTLUWID

Identifikátor logické jednotky práce přidružený k poslední potvrzené dávce přenesených zpráv.

Tento parametr se nevztahuje na kanály připojení serveru.

## LSTSEQNO

Pořadové číslo zprávy poslední zprávy v poslední potvrzené dávce. Toto číslo se nezvýší o přechodné zprávy pomocí kanálů s NPMSPEED FAST.

Tento parametr se nevztahuje na kanály připojení serveru.

## STATUS

Aktuální stav kanálu. Toto je jedna z následujících možností:

### Vazba

Kanál provádí vyjednávání o kanálu a není dosud připraven k přenosu zpráv.

### INICIALIZACE

Iniciátor kanálu se pokouší kanál spustit.

 V systému z/OSse tato hodnota zobrazí jako INITIALIZI.

### Pozastaveno

Kanál čeká na dokončení intervalu opakování zprávy před zopakováním operace MQPUT.

### Zpracování požadavků

Lokální žadatelský kanál požaduje služby ze vzdáleného agenta MCA.

### Opakovaný pokus

Předchozí pokus zavést připojení selhal. Agent MCA se znovu pokusí o připojení po uplynutí zadaného časového intervalu.

### RUNNING

Kanál buď přenáší zprávy v tuto chvíli, nebo čeká na příchod zpráv do přenosové fronty, aby mohly být přeneseny.

### SPOUŠTĚNÍ

Byl zadán požadavek na spuštění kanálu, ale kanál dosud nezačal zpracování. Kanál je v tomto stavu, pokud čeká na aktivaci.

### ZASTAVENO

Tento stav může být způsoben jednou z následujících možností:

- Kanál byl ručně zastaven

Uživatel zadal pro tento kanál příkaz k zastavení kanálu.

- Byl dosažen limit opakování

Agent MCA dosáhl mezní hodnoty opakovaných pokusů při vytváření připojení. Nebude proveden žádný další pokus o automatické vytvoření připojení.

Kanál v tomto stavu lze restartovat pouze zadáním příkazu START CHANNEL nebo spuštěním programu MCA v operaci závisující na operačním systému.

### ZASTAVOVÁNÍ

Kanál je zastavován nebo byl přijat požadavek na zavření.

### Přepínání

Kanál přepíná přenosové fronty.

 V systému z/OSse STAV nezobrazuje, pokud jsou požadována uložená data.

Na distribuovaných platformách je hodnota pole STATUS vrácená v uložených datech stavem kanálu v době, kdy byl zapsán uložený stav. Obvykle je hodnota uloženého stavu RUNNING. Chcete-li zjistit aktuální stav kanálu, může uživatel použít příkaz DISPLAY CHSTATUS CURRENT.

**Poznámka:** V případě neaktivního kanálu mají informace CURMSGs, CURSEQNO a CURLUWID smysluplné informace pouze v případě, že kanál je INDOUBT. Jsou-li však požadovány, jsou stále zobrazeny a vráceny.

## Pouze aktuální stav

Následující informace platí pouze pro aktuální instance kanálu. Informace se vztahují na všechny typy kanálů, není-li uvedeno jinak.

### **V 8.0.0.4** AMQPKA

Doba udržení aktivity pro kanál AMQP v sekundách. Pokud klient AMQP během intervalu udržení připojení neodešle žádný rámeček, připojení se uzavře s chybovým stavem AMQP `amqp:resource-limit-exceeded`.

Tento parametr je platný pouze pro kanály s typem kanálu ( `CHLTYPE` ). z AMQP

### **BATCHES**

Počet dokončených dávek během této relace (od okamžiku spuštění kanálu).

### **BATCHSZ**

Velikost dávky použitá pro tuto relaci.

Tento parametr se nevztahuje na kanály připojení serveru a nejsou vráceny žádné hodnoty; je-li příkaz zadán v příkazu, je ignorován.

### **BUFSRCVD**

Počet přijatých vyrovnávacích pamětí přenosu. Zahrnuje to přenosy pro získání pouze řídicích informací.

### **BUFSENT**

Počet odeslaných vyrovnávacích pamětí přenosu. To zahrnuje vysílání pouze pro odeslání řídicích informací.

### **BYTSRCVD**

Počet bajtů přijatých během této relace (od té doby, kdy byl kanál spuštěn). Zahrnuje to řídicí informace přijaté agentem MCA (Message Channel Agent).

### **BYTSENT**

Počet bajtů odeslaných během této relace (od té doby, kdy byl kanál spuštěn). Zahrnuje to řídicí informace odeslané agentem MCA (Message Channel Agent).

### **CHSTADA**

Datum, kdy byl tento kanál spuštěn (ve formátu `rrrr-mm-dd`).

### **CHSTATI**

Čas, kdy byl tento kanál spuštěn (ve tvaru `hh.mm.ss`).

### **COMPHDR**

Technika použitá ke kompresi dat záhlaví odeslaných kanálem. Jsou zobrazeny dvě hodnoty:

- Výchozí hodnota komprese dat záhlaví vyjednaná pro tento kanál.
- Hodnota komprese dat záhlaví použitá pro poslední odeslanou zprávu. Hodnota komprese dat záhlaví může být změněna v uživatelské proceduře odeslání zprávy kanálu. Pokud nebyla odeslána žádná zpráva, je druhá hodnota prázdná.

### **COMPMSG**

Technika použitá pro kompresi dat zprávy odesílaných kanálem. Jsou zobrazeny dvě hodnoty:

- Výchozí hodnota komprese dat zprávy vyjednaná pro tento kanál.
- Hodnota komprese dat zprávy použitá pro poslední odeslanou zprávu. Hodnota komprese dat zprávy může být změněna v uživatelské proceduře odeslání zprávy kanálu. Pokud nebyla odeslána žádná zpráva, je druhá hodnota prázdná.

### **COMPRATE**

Dosažená míra komprese zaokrouhlená na nejbližší celou procentní část; tj. sazba 25 označuje, že zprávy jsou komprimovány na 75% jejich původní délky.

Jsou zobrazeny dvě hodnoty:

- První hodnota založená na nejnovější aktivitě během krátké doby.
- Druhá hodnota založená na aktivitě za delší období.


Tyto hodnoty se resetují při každém spuštění kanálu a jsou zobrazeny pouze v případě, že je STAV kanálu SPUŠTĚNO. Pokud nejsou data monitorování shromažďována, nebo pokud kanál neodeslal žádné zprávy, hodnoty se zobrazí jako prázdné.

Hodnota se zobrazí pouze pro tento parametr, je-li pro tento kanál nastavena hodnota MONCHL. Viz "[Nastavení hodnot monitoru](#)" na stránce 1059.

### COMPTIME

Množství času pro každou zprávu, které se zobrazuje v mikrosekundách, strávené během komprese nebo dekomprese. Jsou zobrazeny dvě hodnoty:

- První hodnota založená na nejnovější aktivitě během krátké doby.
- Druhá hodnota založená na aktivitě za delší období.

**Poznámka:**  V systému z/OS je hodnota COMPTIME množstvím času pro každou zprávu za předpokladu, že zpráva nemusí být zpracována v segmentech.

Tato segmentování zprávy v systému z/OS se vyskytne, když je zpráva:

- 32 kB nebo větší, nebo
- 16 KB nebo větší a kanál má šifrování SSL.

Je-li zpráva rozdělena na segmenty, je COMPTIME čas strávený komprimací jednotlivých segmentů. To znamená, že zpráva, která je rozdělena na 8 segmentů skutečně utratí (COMPTIME \* 8) mikrosekund během komprese nebo dekomprese.

Hodnota se zobrazí pouze pro tento parametr, je-li pro tento kanál nastavena hodnota MONCHL. Viz "[Nastavení hodnot monitoru](#)" na stránce 1059.

### CURSHCNV

Hodnota CURSHCNV je prázdná pro všechny typy kanálů jiné než kanály připojení serveru. Pro každou instanci kanálu připojení serveru hodnota výstupu CURSHCNV udává počet konverzací aktuálně spuštěných pro danou instanci kanálu.

Nulová hodnota označuje, že kanál je spuštěn stejně jako ve verzích produktu IBM MQ starších než Verze 7.0, pokud jde o:

- Zastavení a uvedení do klidového stavu administrátorem
- Synchronizační signály
- Dopředné čtení
- Konverzace sdílení
- Asynchronní spotřeba klienta

### EXITTIME

Doba (v mikrosekundách) strávená zpracováním uživatelských procedur na jednu zprávu. Jsou zobrazeny dvě hodnoty:

- První hodnota založená na nejnovější aktivitě během krátké doby.
- Druhá hodnota založená na aktivitě za delší období.

Tyto hodnoty závisí na konfiguraci a chování systému a dále na úrovních provozované aktivity a slouží jako indikátory, že systém pracuje normálně. Významná proměnnost těchto hodnot může indikovat problém v systému. Tyto hodnoty se resetují při každém spuštění kanálu a jsou zobrazeny pouze v případě, že je STAV kanálu SPUŠTĚN.

Tento parametr se také zobrazí, když uvedete parametr MONITOR.

Hodnota se zobrazí pouze pro tento parametr, je-li pro tento kanál nastavena hodnota MONCHL. Viz "[Nastavení hodnot monitoru](#)" na stránce 1059.

### HBINT

Interval prezenčního signálu používaný pro tuto relaci.

## **JOBNAME**

Název, který identifikuje proces MQ , který aktuálně poskytuje a hostuje kanál.

- V systémech IBM i, Windows, SYSTÉM UNIX a Linux je tento název zřetěžením identifikátoru procesu a identifikátoru podprocesu programu MCA, který se zobrazuje hexadecimálně.

**z/OS** Tyto informace nejsou k dispozici na serveru z/OS. Je-li tento parametr zadán, je ignorován.

**z/OS** JOBNAME nelze použít jako klíčové slovo filtru na z/OS.

## **z/OS KAIN**

Interval udržení aktivity používaný pro tuto relaci. Tento parametr je platný pouze pro z/OS.

## **LOCLADDR**

Lokální komunikační adresa pro kanál. Vracená hodnota závisí na TRPTYPE kanálu (momentálně se podporuje pouze TCP/IP).

## **LONGRTS**

Počet zbývajících pokusů o zahájení čekání na dlouhá opakování. Tento atribut se týká pouze kanálů serveru a odesílacích kanálů.

## **LSTMSGDA**

Datum, kdy byla odeslána poslední zpráva nebo bylo zpracováno volání MQI, viz LSTMSGTI.

## **LSTMSGTI**

Čas, kdy byla odeslána poslední zpráva, nebo bylo zpracováno volání MQI.

V případě odesílatele nebo serveru jde o čas, kdy byla odeslána poslední zpráva (nebo poslední část zprávy v případě rozdělené zprávy). V případě žadatele nebo příjemce jde o čas, kdy byla poslední zpráva vložena do příslušné cílové fronty. V případě kanálu připojení serveru jde o čas dokončení posledního volání MQI.

V případě instance kanálu připojení serveru, ve které jsou konverzace sdíleny, se jedná o čas, kdy bylo dokončeno poslední volání MQI v kterékoli z konverzací spuštěných v instanci kanálu.

## **z/OS MAXMSGL**

Maximální délka zprávy, která se používá pro tuto relaci (platí pouze pro z/OS ).

## **MAXSHCNV**

Hodnota MAXSHCNV je prázdná pro všechny typy kanálů jiné než kanály připojení serveru. Pro každou instanci kanálu připojení serveru hodnota výstupu MAXSHCNV dává vyjednané maximum počtu konverzací, které lze spustit v dané instanci kanálu.

Nulová hodnota označuje, že kanál je spuštěn stejně jako ve verzích produktu IBM MQ starších než Verze 7.0, pokud jde o:

- Zastavení a uvedení do klidového stavu administrátorem
- Synchronizační signály
- Dopředné čtení
- Konverzace sdílení
- Asynchronní spotřeba klienta

## **z/OS MCASTAT**

Určuje, zda je agent kanálu zpráv momentálně spuštěn. Jedná se o "running" nebo "not running".

Všimněte si, že je možné, aby byl kanál v zastaveném stavu, ale pro program stále ještě běží.

Tyto informace nejsou k dispozici na serveru z/OS. Je-li tento parametr zadán, je ignorován.

MCASTAT nelze použít jako klíčové slovo filtru na z/OS.

## MCAUSER

Jméno uživatele používané modulem MCA. Toto může být ID uživatele nastavené v definici kanálu, výchozí ID uživatele pro kanály zpráv, ID uživatele přenesený z klienta, pokud se jedná o kanál připojení serveru, nebo ID uživatele zadané uživatelskou procedurou zabezpečení.

Tento parametr se vztahuje pouze na připojení k serveru, příjemce, žadatele a příjemce klastru.

Na kanálech připojení serveru, které sdílejí konverzace, obsahuje pole MCAUSER ID uživatele, pokud všechny konverzace mají stejnou hodnotu ID uživatele MCA. Pokud se ID uživatele MCA v rámci těchto konverzací liší, pole MCAUSER obsahuje hodnotu \*.

Maximální délka na distribuovaných platformách je 64characters.

 Maximální délka na z/OS je 12 znaků.

## MONCHL

Aktuální úroveň shromažďování monitorovacích dat pro kanál.

Tento parametr se také zobrazí, když uvedete parametr MONITOR.

## MSGS

Počet odeslaných nebo přijatých zpráv (nebo, pro kanály připojení serveru, počet zpracovaných volání MQI) během této relace (od okamžiku spuštění kanálu).

V případě instance kanálu připojení serveru, ve které jsou konverzace sdíleny, se jedná o celkový počet volání MQI zpracovaných ve všech konverzacích spuštěných v instanci kanálu.

## NETTIME

Doba zobrazení (v mikrosekundách) pro odeslání požadavku na vzdálený konec kanálu a přijetí odezvy. Tato doba pouze měří čas sítě pro tuto operaci. Jsou zobrazeny dvě hodnoty:

- První hodnota založená na nejnovější aktivitě během krátké doby.
- Druhá hodnota založená na aktivitě za delší období.

Tyto hodnoty závisí na konfiguraci a chování systému a dále na úrovních provozované aktivity a slouží jako indikátory, že systém pracuje normálně. Významná proměnnost těchto hodnot může indikovat problém v systému. Tyto hodnoty se resetují při každém spuštění kanálu a jsou zobrazeny pouze v případě, že je STAV kanálu SPUŠTĚN.

Tento parametr se vztahuje pouze na odesílací kanál, kanál serveru a odesílací kanál klastru.

Tento parametr se také zobrazí, když uvedete parametr MONITOR.

Hodnota se zobrazí pouze pro tento parametr, je-li pro tento kanál nastavena hodnota MONCHL. Viz "[Nastavení hodnot monitoru](#)" na stránce 1059.

## NPMSPEED

Pro tuto relaci byla použita technika zpracování přechodných zpráv.

## PORT

Číslo portu použité pro připojení kanálu AMQP. Výchozí port pro připojení AMQP 1.0 je 5672.

## ZNAČKA RAPPTAG



Název aplikace vzdáleného partnera. Jedná se o název aplikace klienta na vzdáleném konci kanálu. Tento parametr se vztahuje pouze na kanály připojení serveru.

**Poznámka:** Pokud více připojení produktu IBM MQ používá tutéž instanci kanálu, tj. kanál je definován s hodnotou SHARECNV > 1 a stejný proces vytváří více připojení ke správci front, pokud připojení určují různé názvy aplikací, pole RAPPLTAG zobrazí hvězdičku: RAPPLTAG (\*).

## RPRODUCT

Identifikátor vzdáleného produktu partnera. Toto je identifikátor produktu IBM MQ, který je spuštěn na vzdálené straně kanálu. Možné hodnoty jsou zobrazeny v [Tabulka 73 na stránce 1056](#).

Tabulka 73. Hodnoty identifikátoru produktu

Identifikátor produktu	Popis
MQMM	Správce front na distribuované platformě
  MQMV	Správce front na systému z/OS
MQCC	Klient jazyka C IBM MQ
MQNC	Klient IBM MQ pro HP Integrity NonStop Server
MQNM	Plně spravovaný klient IBM MQ .NET
MQJB	IBM MQ Třídy pro jazyk Java
MQJM	IBM MQ Třídy pro JMS (normální režim)
MQJN	IBM MQ Třídy pro JMS (režim migrace)
MQJU	Společné rozhraní produktu Java pro rozhraní MQI
MQXC	Klient XMS C/C++ (normální režim)
MQXD	Klient XMS C/C++ (režim migrace)
MQXN	Klient XMS .NET (normální režim)
MQXM	Klient XMS .NET (režim migrace)
MQXU	Klient produktu IBM MQ .NET XMS (nespravovaný/XA)
MQNU	Nespravovaný klient IBM MQ .NET

#### RQMNAME

Název správce front či název skupiny sdílení front vzdáleného systému. Tento parametr se nevztahuje na kanály připojení serveru.

#### RVERSION

Verze vzdáleného partnera. Jedná se o verzi kódu IBM MQ spuštěnou na vzdáleném konci kanálu.

Vzdálená verze se zobrazí jako **VVRRMMFF**, kde

#### VV

Verze

#### RR

Uvolnit

#### MM

Úroveň údržby

#### FF

Úroveň oprav

#### **SECPROT**

Definuje protokol zabezpečení, který se aktuálně používá.

Nevztahuje se na kanály připojení klienta.

Nastavte automaticky na základě hodnoty, kterou jste nastavili pro parametr SSLCIPH v DEFINE CHANNEL.

Možné hodnoty jsou:

#### **ŽÁDNÉ**

Žádný protokol zabezpečení

#### **SSLV3**

SSL verze 3.0



**TLSV1**

TLS, verze 1.0

**TLSV12**

TLS, verze 1.2

**z/OS** SECPROT není k dispozici na systému z/OS.

**SHORTRTS**

Počet zbývajících pokusů o zahájení čekání na krátká opakování. Tento atribut se týká pouze kanálů serveru a odesílacích kanálů.

**SSLCERTI**

Úplný rozlišující název vydavatele vzdáleného certifikátu. Vydavatelem je certifikační autorita, která certifikát vydala.

Maximální délka je 256 znaků. Tento limit může znamenat, že jsou zkráceny mimořádně dlouhé rozlišující názvy.

**z/OS SSLCERTU**

Lokální jméno uživatele přidružené ke vzdálenému certifikátu. Tato hodnota je platná pouze pro z/OS .

**SSLKEYDA**

Datum, kdy byl vydán předchozí úspěšný reset tajných klíčů SSL.

**SSLKEYTI**

Čas, kdy byl vydán předchozí úspěšný reset tajných klíčů SSL.

**SSLPEER**

Rozlišující název partnerského správce front nebo klienta na druhém konci kanálu.

Maximální délka je 256 znaků. Tento limit může znamenat, že jsou zkráceny mimořádně dlouhé rozlišující názvy.

**SSLRKEYS**

Počet úspěšných resetování klíčů SSL. Počet resetování tajných klíčů zabezpečení SSL se vynuluje při ukončení instance kanálu.

**STOPREQ**

Určuje, zda existuje nevyřízený uživatelský požadavek na zastavení. Toto je buď YES, nebo NO.

**SUBSTATE**

Akce, kterou kanál provádí při vydání tohoto příkazu. Následující dílčí stavy jsou vypsané v pořadí priority, počínaje podstavem s nejvyšší prioritou:

**ENDBATCH**

Kanál provádí zpracování konce dávky.

**Odeslat**

Byl odeslán požadavek na základní komunikační subsystém k odeslání některých dat.

**Přijmout**

Byl učiněn požadavek na základní komunikační subsystém k přijetí některých dat.

**z/OS SERIALIZE**

Kanál provádí serializaci svého přístupu ke správci front. Platí pouze pro z/OS .

**resynchronizace**

Kanál se znovu synchronizuje s partnerem.

**prezenční signál**

Kanál je s partnerem srdcervoucí.

**SCYEXIT**

Kanál spouští proceduru zabezpečení.

**RCVEXIT**

Kanál spouští jednu z uživatelských procedur příjmu.

**SENDEXIT**

Kanál spouští jednu z uživatelských procedur pro odesílání.

**MSGEXIT**

Kanál je spuštěn jednou z uživatelských procedur.

**MREXIT**

Kanál spouští ukončení opakování zprávy.

**CHADEXIT**

Kanál je spuštěn prostřednictvím uživatelské procedury automatické definice kanálu.

**Příkaz NETCONNECT**

Byl vydán požadavek na základní komunikační subsystém pro připojení partnerského počítače.

**SSLHANDSHK**

Kanál zpracovává navázání komunikace přes zabezpečení SSL.

**NameServer**

Byl zadán požadavek na server názvů.

**MQPUT**

Do správce front byl odeslán požadavek na vložení zprávy do cílové fronty.

**MQGET**

Byl zadán požadavek na správce front, aby získal zprávu z přenosové fronty (pokud se jedná o kanál zpráv) nebo z aplikační fronty (jedná-li se o kanál MQI).

**MQICALL**

Je prováděno volání rozhraní API produktu MQ , jiné než MQPUT a MQGET.

**COMPRESS**

Kanál komprimuje nebo extrahuje data.

Ne všechny dílčí stavy jsou platné pro všechny typy kanálů nebo stavy kanálů. Existují případy, kdy není žádný substav platný, v tom případě je vrácena prázdná hodnota.

U kanálů spuštěných ve více podprocesech tento parametr zobrazuje substav s nejvyšší prioritou.

**V 8.0.0.4 TPROOT**

Kořen tématu pro kanál AMQP. Výchozí hodnota pro TPROOT je SYSTEM.BASE.TOPIC. Při použití této hodnoty řetězec tématu, který klient AMQP používá k publikování nebo odběru, nemá žádnou předponu a klient si může vyměňovat zprávy s jinými aplikacemi MQ pub/sub. Chcete-li, aby klienti AMQP publikovali a odebírali pod předponou tématu, nejprve vytvořte objekt tématu MQ s řetězcem tématu nastaveným na požadovanou předponu a poté nastavte TPROOT na název objektu tématu produktu MQ , který jste vytvořili.

Tento parametr je platný pouze pro kanály s typem kanálu ( CHLTYPE ). z AMQP

**XBATCHSZ**

Velikost dávek přenesených přes kanál. Jsou zobrazeny dvě hodnoty:

- První hodnota založená na nejnovější aktivitě během krátké doby.
- Druhá hodnota založená na aktivitě za delší období.

Tyto hodnoty závisí na konfiguraci a chování systému a dále na úrovních provozované aktivity a slouží jako indikátory, že systém pracuje normálně. Významná proměnnost těchto hodnot může indikovat problém v systému. Tyto hodnoty se resetují při každém spuštění kanálu a jsou zobrazeny pouze v případě, že je STAV kanálu SPUŠTĚN.

Tento parametr se nevztahuje na kanály připojení serveru.

Tento parametr se také zobrazí, když uvedete parametr MONITOR.

Hodnota se zobrazí pouze pro tento parametr, je-li pro tento kanál nastavena hodnota MONCHL. Viz [“Nastavení hodnot monitoru” na stránce 1059.](#)

#### **V 8.0.0.4 USECLTID**

Určuje, že ID klienta by mělo být použito pro kontroly autorizace pro kanál AMQP místo hodnoty atributu MCAUSER.

#### **XQMSGSA**

Počet zpráv ve frontě v přenosové frontě, která je k dispozici kanálu pro MQGET.

Tento parametr má maximální zobrazitelnou hodnotu 999. Je-li počet dostupných zpráv větší než 999, zobrazí se hodnota 999.

**z/OS** Pokud v z/OSnění přenosová fronta indexována produktem *CorrelId*, tato hodnota se zobrazí jako prázdná.

Tento parametr se vztahuje pouze na kanály odesílatele klastru.

Tento parametr se také zobrazí, když uvedete parametr MONITOR.

Hodnota se zobrazí pouze pro tento parametr, je-li pro tento kanál nastavena hodnota MONCHL. Viz [“Nastavení hodnot monitoru” na stránce 1059](#).

#### **XQTIME**

Čas v mikrosekundách, po který zůstaly zprávy v přenosové frontě před tím, než byly načteny. Čas se měří od chvíle, kdy je zpráva vložena do přenosové fronty, dokud není načtena k odeslání na kanál, a proto zahrnuje každý interval způsobený prodlevou v žádosti o vložení.

Jsou zobrazeny dvě hodnoty:

- První hodnota založená na nejnovější aktivitě během krátké doby.
- Druhá hodnota založená na aktivitě za delší období.

Tyto hodnoty závisí na konfiguraci a chování systému a dále na úrovních provozované aktivity a slouží jako indikátory, že systém pracuje normálně. Významná proměnnost těchto hodnot může indikovat problém v systému. Tyto hodnoty se resetují při každém spuštění kanálu a jsou zobrazeny pouze v případě, že je STAV kanálu SPUŠTĚN.

Tento parametr se vztahuje pouze na odesílací kanál, kanál serveru a odesílací kanál klastru.

Tento parametr se také zobrazí, když uvedete parametr MONITOR.

Hodnota se zobrazí pouze pro tento parametr, je-li pro tento kanál nastavena hodnota MONCHL. Viz [“Nastavení hodnot monitoru” na stránce 1059](#).

#### **Krátký stav**

**z/OS**

Následující informace platí pouze pro aktuální instance kanálu.

#### **QMNAME**

Název správce front, který vlastní instanci kanálu.

#### **Nastavení hodnot monitoru**

U automaticky definovaných odesílacích kanálů klastru jsou tyto kanály řízeny pomocí parametru MONACLS správce front. Další informace viz [“ZMĚNIT QMGR” na stránce 726](#). Nemůžete zobrazit nebo změnit automaticky definované kanály odesílatele klastru. Avšak můžete získat jejich stav nebo vydat příkaz DISPLAY CLUSQMGR, jak je popsáno zde: [Práce s automaticky definovanými kanály odesílatele klastru](#).

Pro jiné kanály, včetně ručně definovaných odesílacích kanálů klastru, jsou tyto kanály řízeny s parametrem kanálu MONCHL. Další informace viz [“ZMĚNIT KANÁL” na stránce 655](#).

#### **ZOBRAZIT STAV CHCPU (AMQP)**

Použijte příkaz MQSC DISPLAY CHSTATUS (AMQP), abyste zobrazili stav jedné nebo více kanálů AMQP.


## Použití příkazů MQSC

Informace o tom, jak používat příkazy MQSC, najdete v tématu [Provedení úloh lokální administrace pomocí příkazů MQSC](#).

IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
	✓	✓	

- [Syntaktický diagram](#)
- [“Popisy parametrů pro DISPLAY CHSTATUS” na stránce 1061](#)
- [“Atributy souhrnu” na stránce 1062](#)

**Synonymum:** DIS CHS



**Poznámka:**

- Výchozí chování je pro produkt **RUNMQSC** , aby vrátil souhrn připojení k kanálu. Je-li zadán parametr **CLIENTID** , pak příkaz **RUNMQSC** vrátí podrobnosti o každém klientovi připojeném ke kanálu.

## Popisy parametrů pro DISPLAY CHSTATUS

Je třeba určit název kanálu, pro který chcete zobrazit informace o stavu. Tento parametr může být specifický název kanálu nebo generický název kanálu. Pomocí generického názvu kanálu můžete zobrazit buď informace o stavu pro všechny kanály, nebo informace o stavu pro jeden nebo více kanálů, které se shodují s uvedeným názvem.

( *generic-channel-name* )

Název definice kanálu, pro kterou se mají zobrazit stavové informace. Koncová hvězdička (\*) odpovídá všem definicím kanálu se zadaným kmenem, za níž následuje nula nebo více znaků. Hvězdička (\*) samostatně určuje všechny definice kanálu. Hodnota je vyžadována pro všechny typy kanálů.

### WHERE

Uveďte podmínku filtru, chcete-li zobrazit informace o stavu pro kanály, které splňují kritérium výběru podmínky filtru.

Podmínka filtru je ve třech částech: *filter-keyword*, *operator* *filter-value*:

#### **klíčové\_slovo\_filtru**

Parametr, který se má použít k zobrazení atributů pro tento příkaz DISPLAY.

Informace o stavu kanálů typu, pro které je klíčové slovo filtru neplatné, se nezobrazí.

#### **operátor**

Používá se k určení, zda kanál splňuje na klíčovém slově filtru hodnotu filtru. Operátory jsou:

##### **LT**

Menší než

##### **GT**

Větší než

##### **EQ**

Rovná se

##### **NE**

Není rovno

##### **LE**

Menší nebo rovno

##### **GE**

Větší nebo rovno

##### **LK**

Shoduje se s generickým řetězcem, který jste zadali jako *filtr-hodnota*

##### **nl**

Neshoduje se s generickým řetězcem, který jste zadali jako *filtr-hodnota*

##### **typ CT**

Obsahuje zadanou položku. Je-li *klíčové\_slovo\_filtru* seznam, můžete použít tento operátor k zobrazení objektů, jejichž atributy obsahují zadanou položku.

##### **EX**

Neobsahuje zadanou položku. Je-li *klíčové\_slovo\_filtru* seznam, můžete použít tento operátor k zobrazení objektů, jejichž atributy neobsahují zadanou položku.

#### **filtr-ní-hodnota**

Hodnota, kterou hodnota atributu musí být testována proti použití operátoru. V závislosti na klíčovém slově filtru může být tato hodnota:

- Explicitní hodnota, která je platnou hodnotou atributu, který se testuje.

Operátory LT, GT, EQ, NE, LE nebo GE lze použít pouze jako operátory. Je-li však hodnota atributu jedna z možných sad hodnot na parametru (například hodnota SDR na parametru CHLTYPE), můžete použít pouze EQ nebo NE.

- Generická hodnota. Tato hodnota je znakový řetězec s hvězdičkou na konci, například ABC\*. Je-li operátor LK, vypíše se všechny položky, kde hodnota atributu začíná řetězcem (ABC v uvedeném příkladu). Je-li operátor NL, vypíše se všechny položky, u kterých hodnota atributu nezačíná řetězcem. Je povolen pouze jediný koncový zástupný znak (hvězdička).

Generickou hodnotu filtru nelze použít pro parametry s číselnými hodnotami nebo s jednou ze sady hodnot.

- Položka v seznamu hodnot. Použijte CT nebo EX jako operátor. Je-li například hodnota DEF zadána s operátorem CT, jsou vypsané všechny položky, kde je jedna z hodnot atributu DEF.

## **ALL**

Uvedte tento parametr, chcete-li zobrazit všechny informace o stavu pro každou relevantní instanci.

Je-li tento parametr zadán, nemají žádný vliv žádné parametry, které požadují informace o stavu, které jsou také uvedeny, a zobrazí se všechny informace.

## **Atributy souhrnu**

Není-li do příkazu MQSC DISPLAY CHSTATUS (AMQP) přidán žádný parametr CLIENTID, zobrazí se souhrn informací o kanálu AMQP. Počet připojení se zobrazí jako atribut CONNECTIONS. Následující atributy zobrazují souhrn pro každý kanál.

## **ALL**

Uvedte tento parametr, chcete-li zobrazit všechny informace o stavu pro každou relevantní instanci. Tento atribut je výchozí hodnota, pokud nejsou požadovány žádné atributy.

Tento parametr je platný pro kanály AMQP.

Je-li tento parametr zadán, nemají žádné zadané parametry, které požadují určité informace o stavu, žádný účinek a všechny informace se zobrazí.

## **CONNECTIONS**

Počet aktuálních připojení k tomuto kanálu.

## **STATUS**

Stav tohoto kanálu.

## **Režim podrobností klienta**

### **CLIENTID**

Identifikátor klienta.

### **STATUS**

Stav klienta.

### **CONNAME**

Název vzdáleného připojení (adresa IP)

### **AMQPKA**

Interval udržení aktivity klienta.

### **MCAUSER**

ID uživatele, které klient používá pro přístup k prostředkům produktu IBM MQ .

### **CLNTUSER**

ID uživatele, které klient poskytl při připojení.

## MSGSNT

Počet zpráv odeslaných klientem od posledního připojení.

## MSGRCVD

Počet zpráv přijatých klientem od posledního připojení.

## LSTMSGDA

Datum, kdy byla obdržena nebo odeslána poslední zpráva.

## LSTMSGTI

Čas, kdy byla obdržena nebo odeslána poslední zpráva.

## CHSTADA

Datum spuštění kanálu.

## CHSTATI

Byl spuštěn časový kanál.

## PROTOCOL

Komunikační protokol použitý klientem. Hodnota je AMQP.

## Příklady

Následující příkaz načte souhrn stavu pro kanál AMQP s názvem MYAMQP:

```
dis chstatus(MYAMQP) chltype(AMQP) all
```

Výstupem příkazu je následující stav:

```
AMQ8417: Display Channel Status details.  
CHANNEL (MYAMQP)                CHLTYPE (AMQP)  
CONNECTIONS(1)                   STATUS (RUNNING)
```

Následující příkaz načte úplný stav pro kanál AMQP s názvem MYAMQP:

```
dis chstatus(*) chltype(AMQP) clientid(*) all
```

Výstupem příkazu je následující stav:

```
AMQ8417: Display Channel Status details.  
CHANNEL (MYAMQP)                CHLTYPE (AMQP)  
CLIENTID (recv_cc2022b)         STATUS (RUNNING)  
CONNAME (192.168.60.1)          AMQPKA (0)  
MCAUSER (matt)                  CLNTUSER ( )  
MSGSNT (0)                       MSGRCVD (0)  
LSTMSGDA ( )                     LSTMSGTI ( )  
CHSTADA (2015-09-18)            CHSTATI (06.23.30)  
PROTOCOL (AMQP)
```

## ZOBRAZIT CHSTATUS (MQTT)

Použijte příkaz MQSC DISPLAY CHSTATUS (MQTT), abyste zobrazili stav jednoho nebo více kanálů IBM MQ Telemetry .

## Použití příkazů MQSC


Informace o tom, jak používat příkazy MQSC, najdete v tématu [Provedení úloh lokální administrace pomocí příkazů MQSC](#).

IBM i	AIX a Linux	Windows	z/OS
	✓	✓	

**Poznámka:** V případě serveru telemetrie je AIX jedinou podporovanou platformou UNIX .

- [Syntaktický diagram](#)
- [“Popisy parametrů pro DISPLAY CHSTATUS” na stránce 1065](#)
- [“Atributy souhrnu” na stránce 1066](#)

**Synonymum:** DIS CHS



**Poznámka:**

- Výchozí chování je pro produkt **RUNMQSC** , aby vrátil souhrn připojení k kanálu. Je-li zadán parametr **CLIENTID** , pak příkaz **RUNMQSC** vrátí podrobnosti o každém klientovi připojeném ke kanálu.



- Může být zadán buď **CLIENTID**, **SUMMARY**, nebo ani jeden z nich, ale ne oba najednou.
- Příkaz **DISPLAY CHSTATUS** pro IBM MQ Telemetry má potenciál vrátit mnohem větší počet odpovědí, než kdyby byl příkaz spuštěn pro kanál IBM MQ . Z tohoto důvodu server IBM MQ Telemetry nevrátí více odezev, než se vejde do fronty odpovědí. Počet odpovědí je omezen na hodnotu parametru `MAXDEPTH` fronty `SYSTEM.MQSC.REPLY.QUEUE` . Když `RUNMQSC` zpracovává příkaz IBM MQ Telemetry , který je oříznut serverem IBM MQ Telemetry , zobrazí se zpráva [AMQ8492](#) uvádějící, kolik odpovědí je vráceno na základě velikosti `MAXDEPTH`.
- Tento příkaz můžete použít k zobrazení seznamu odpojených klientů. Vzhledem k tomu, že tito klienti nejsou přidruzeni k určitému kanálu, můžete jejich seznam použít jako zástupný znak. Například

```
DIS CHS(*) CHLTYPE(MQTT) CLIENTID(*) WHERE(STATUS EQ DISCONNECTED).
```

Při použití tohoto příkazu byste měli dbát na to, aby byl počet odpojených klientů vyšší.

## Popisy parametrů pro DISPLAY CHSTATUS

Je třeba určit název kanálu, pro který chcete zobrazit informace o stavu. Tento parametr může být specifický název kanálu nebo generický název kanálu. Pomocí generického názvu kanálu můžete zobrazit buď informace o stavu pro všechny kanály, nebo informace o stavu pro jeden nebo více kanálů, které se shodují s uvedeným názvem.

( *generic-channel-name* )

Název definice kanálu, pro kterou se mají zobrazit stavové informace. Koncová hvězdička (\*) odpovídá všem definicím kanálu se zadaným kmenem, za nímž následuje nula nebo více znaků. Hvězdička (\*) samostatně určuje všechny definice kanálu. Hodnota je vyžadována pro všechny typy kanálů.

### WHERE

Uveďte podmínku filtru, chcete-li zobrazit informace o stavu pro kanály, které splňují kritérium výběru podmínky filtru.

Podmínka filtru je ve třech částech: *filter-keyword*, *operator* *filter-value*:

#### **klíčové\_slovo\_filtru**

Parametr, který se má použít k zobrazení atributů pro tento příkaz DISPLAY.

Informace o stavu kanálů typu, pro které je klíčové slovo filtru neplatné, se nezobrazí.

#### **operátor**

Používá se k určení, zda kanál splňuje na klíčovém slově filtru hodnotu filtru. Operátory jsou:

##### **LT**

Menší než

##### **GT**

Větší než

##### **EQ**

Rovná se

##### **NE**

Není rovno

##### **LE**

Menší nebo rovno

##### **GE**

Větší nebo rovno

##### **LK**

Shoduje se s generickým řetězcem, který jste zadali jako *filtr-hodnoty*

##### **nl**

Neshoduje se s generickým řetězcem, který jste zadali jako *filtr-hodnota*

**typ CT**

Obsahuje zadanou položku. Je-li *klíčové\_slovo\_filtru* seznam, můžete použít tento operátor k zobrazení objektů, jejichž atributy obsahují zadanou položku.

**EX**

Neobsahuje zadanou položku. Je-li *klíčové\_slovo\_filtru* seznam, můžete použít tento operátor k zobrazení objektů, jejichž atributy neobsahují zadanou položku.

***filtr-ní-hodnota***

Hodnota, kterou hodnota atributu musí být testována proti použití operátoru. V závislosti na klíčovém slově filtru může být tato hodnota:

- Explicitní hodnota, která je platnou hodnotou atributu, který se testuje.

Operátory LT, GT, EQ, NE, LE nebo GE lze použít pouze jako operátory. Je-li však hodnota atributu jedna z možných sad hodnot na parametru (například hodnota SDR na parametru CHLTYPE), můžete použít pouze EQ nebo NE.

- Generická hodnota. Tato hodnota je znakový řetězec s hvězdičkou na konci, například ABC\*. Je-li operátor LK, vypíše se všechny položky, kde hodnota atributu začíná řetězcem (ABC v uvedeném příkladu). Je-li operátor NL, vypíše se všechny položky, u kterých hodnota atributu nezačíná řetězcem. Je povolen pouze jediný koncový zástupný znak (hvězdička).

Generickou hodnotu filtru nelze použít pro parametry s číselnými hodnotami nebo s jednou ze sady hodnot.

- Položka v seznamu hodnot. Použijte CT nebo EX jako operátor. Je-li například hodnota DEF zadána s operátorem CT, jsou vypsány všechny položky, kde je jedna z hodnot atributu DEF.

**ALL**

Uveďte tento parametr, chcete-li zobrazit všechny informace o stavu pro každou relevantní instanci.

Je-li tento parametr zadán, nemají žádný vliv žádné parametry, které požadují informace o stavu, které jsou také uvedeny, a zobrazí se všechny informace.

**Atributy souhrnu**

Je-li parametr SUMMARY přidán do příkazu MQSC DISPLAY CHSTATUS (MQTT), je počet připojení zobrazen jako atribut CONNECTIONS. Následující atributy zobrazují souhrn pro každý kanál.

**ALL**

Uveďte tento parametr, chcete-li zobrazit všechny informace o stavu pro každou relevantní instanci. Tento atribut je výchozí hodnota, pokud nejsou požadovány žádné atributy.

Tento parametr je platný pro kanály produktu MQTT .

Je-li tento parametr zadán, nemají žádné zadané parametry, které požadují určité informace o stavu, žádný účinek a všechny informace se zobrazí.

**CONNECTIONS**

Počet aktuálních připojení k tomuto kanálu.

**STATUS**

Stav tohoto kanálu.

**Režim podrobností klienta****STATUS**

Stav klienta.

**CLNTUSER**

ID uživatele, které klient poskytl při připojení.

**CONNNAME**

Název vzdáleného připojení (adresa IP)

**KAINT**

Interval udržení aktivity klienta.

**MCAUSER**

ID uživatele, které klient používá pro přístup k prostředkům produktu IBM MQ . Jedná se o ID uživatele klienta, které je vybráno procesem popsaným v tématu [Identita a autorizace klienta produktuMQTT](#).

**MSGSENT**

Počet zpráv odeslaných klientem od posledního připojení.

**MSGRCVD**

Počet zpráv přijatých klientem od posledního připojení.

**INDOUBTIN**

Počet nejistých příchozích zpráv pro klienta.

**INDOUBTOUT**

Počet sporných odchozích zpráv na klientovi.

**PENDING**

Počet odchozích nevyřízených zpráv.

**PROTOCOL**

Komunikační protokol použitý klientem. Jedná se o MQTTV311, MQTTV3nebo HTTP.

**LMSGDATE**

Datum, kdy byla obdržena nebo odeslána poslední zpráva.

**LMSGTIME**

Čas, kdy byla obdržena nebo odeslána poslední zpráva.

**CHLSDATE**

Datum spuštění kanálu.

**CHLSTIME**

Byl spuštěn časový kanál.

**ZOBRAZIT CLUQMGR**

Pomocí příkazu MQSC **DISPLAY CLUSQMGR** můžete zobrazit informace o kanálech klastru pro správce front v klastru.

**Použití příkazů MQSC**

Informace o tom, jak používat příkazy MQSC, najdete v tématu [Provedení úloh lokální administrace pomocí příkazů MQSC](#).


IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
✓	✓	✓	CR


Vysvětlení symbolů ve sloupci z/OS viz [“Použití příkazů v systému z/OS”](#) na stránce 632.

- [Syntaktický diagram](#)

- “Poznámky k použití” na stránce 1070
- “Popisy parametrů pro DISPLAY CLUSQMGR” na stránce 1070
- “Požadované parametry” na stránce 1072
- “Parametry kanálu” na stránce 1073

Synonym : DIS CLUSQMGR





ALTDATA
ALTTIME
BATCHHB
BATCHINT
BATCHLIM
BATCHSZ
CLWLPRTY
CLWLRANK
CLWLWGHT
COMPHDR
COMPMSG
CONNNAME
CONVERT
DESCR
DISCINT
HBINT
KAINT
LOCLADDR
LONGRTY
LONGTMR
MAXMSG
MCANAME
MCTYPE
MCAUSER
MODENAME
MRDATA
MREXIT
MRRTY
MRTMR
MSGDATA
MSGEXIT
NETPRTY
NPMSPEED
PASSWORD <sup>3</sup>
PROPCTL
PUTAUT
RCVDATA
RCVEXIT
SCYDATA
SCYEXIT
SENDDATA
SENDEXIT
SEQWRAP
SHORTRTY
SHORTTMR
SSLCAUTH
SSLCIPH
SSLPEER
TPNAME
TRPTYPE
USEDLQ
USERID
XMITQ

Poznámky:

<sup>1</sup> Platné pouze na z/OS , pokud je správce front členem skupiny sdílení front.

<sup>2</sup> Platné pouze na z/OS.

<sup>3</sup> Neplatné na z/OS.

## Poznámky k použití

Na rozdíl od příkazu **DISPLAY CHANNEL** tento příkaz zahrnuje informace o kanálech klastru, které jsou automaticky definovány, a o stavu kanálů klastru.

### Poznámka:

1. V systému Systémy SYSTÉM UNIX je příkaz platný pouze v systému AIX, HP-UX, Linuxu Solaris.
2. V systému z/OS příkaz selže, pokud inicializátor kanálu není spuštěn.

## Popisy parametrů pro DISPLAY CLUSQMGR

### ( *název-generického-qmgr* )

Název správce front klastru, pro kterého se mají zobrazit informace.

Koncová hvězdička "\*" se shoduje se všemi správci front klastru s uvedeným kmenem, za nímž následuje nula nebo více znaků. Hvězdička "\*" sama uvádí všechny správce front klastru.

### WHERE

Určete podmínku filtru a zobrazí se pouze ty kanály klastru, které splňují kritérium výběru podmínky filtru. Podmínka filtru je ve třech částech: *filter-keyword*, *operator* *filter-value*:

#### ***klíčové slovo filtru***

Téměř všechny parametry, které lze použít k zobrazení atributů pro tento příkaz **DISPLAY**. Jako klíčová slova filtru však nelze použít parametry CMDSCOPE nebo MCANAME. Když je použijete k výběru správců front klastru, nemůžete použít CHANNEL nebo CLUSTER jako klíčová slova filtru.

#### ***operátor***

Operátory jsou:

##### **LT**

Menší než

##### **GT**

Větší než

##### **EQ**

Rovná se

##### **NE**

Není rovno

##### **LE**

Menší nebo rovno

##### **GE**

Větší nebo rovno

##### **LK**

Shoduje se s generickým řetězcem, který jste zadali jako *filtr-hodnoty*

##### **NL**

Neshoduje se s generickým řetězcem, který jste zadali jako *filtr-hodnota*

##### **CT**

Obsahuje zadanou položku. Je-li *klíčové slovo filtru* seznam, můžete použít CT k zobrazení objektů, jejichž atributy obsahují zadanou položku.

##### **EX**

Neobsahuje zadanou položku. Je-li *klíčové slovo filtru* seznam, můžete použít EX k zobrazení objektů, jejichž atributy neobsahují zadanou položku.

## CTG

Obsahuje položku, která odpovídá generickému řetězci, který zadáte jako *filter-value*. Je-li *klíčové\_slovo\_filtru* seznam, můžete použít CTG k zobrazení objektů, jejichž atributy se shodují s generickým řetězcem.

## EXG

Neobsahuje žádnou položku, která odpovídá generickému řetězci, který zadáte jako *filter-value*. Je-li *klíčové\_slovo\_filtru* seznam, můžete použít EXG k zobrazení objektů, jejichž atributy se neshodují s generickým řetězcem.

### **filtr-ní-hodnota**

Hodnota, kterou hodnota atributu musí být testována proti použití operátoru. V závislosti na klíčovém slově filtru může být hodnota *filter-value* :

- Explicitní hodnota, která je platnou hodnotou pro testovaný atribut.

Můžete použít pouze operátory LT , GT , EQ , NE , LE , nebo GE . Je-li hodnotou atributu hodnota z možné sady hodnot, můžete použít pouze EQ nebo NE . Například hodnota STARTING na parametru STATUS .

- Generická hodnota. *hodnota-filtru* je znakový řetězec. Příklad je ABC\*. Je-li operátor LK , jsou vypsány všechny položky, kde hodnota atributu začíná řetězcem, ABC v uvedeném příkladu. Je-li operátor NL , jsou vypsány všechny položky, kde hodnota atributu nezačíná řetězcem. Je povolen pouze jediný koncový zástupný znak (hvězdička).


Generickou hodnotu filtru nelze použít pro parametry s číselnými hodnotami nebo s jednou ze sady hodnot.

- Položka v seznamu hodnot. Hodnota může být explicitní nebo, pokud se jedná o znakovou hodnotu, může být explicitní nebo generická. Je-li to explicitní, použijte jako operátor CT nebo EX . Je-li například hodnota DEF zadána s operátorem CT , vypíší se všechny položky, ve kterých se nachází jedna z hodnot atributu DEF . Je-li generické, použijte jako operátor CTG nebo EXG . Pokud je zadán parametr ABC\* s operátorem CTG , vypíší se všechny položky, ve kterých je jedna z hodnot atributu začíná na ABC .

## ALL

Uvedte ALL , chcete-li zobrazit všechny parametry. Je-li tento parametr zadán, všechny parametry, které jsou také požadovány, nemají žádný efekt; všechny parametry se stále zobrazí.

Hodnota ALL je výchozí, pokud nezadáte generický název a nepožadujete žádné specifické parametry.

 Pokud v systému z/OS ALL zadáte podmínku filtru s použitím parametru WHERE , ale na jiných platformách, budou zobrazeny pouze požadované atributy.

## CHANNEL ( *generický-název* )

To je volitelné a omezuje informace zobrazované na kanálech klastru s uvedeným názvem kanálu. Hodnota může být generický název.

## CLUSTER ( *generický-název* )

Tato volba je volitelná a omezuje zobrazené informace na správce front klastru s určeným názvem klastru. Hodnota může být generický název.

## **CMDSCOPE**

Tento parametr se vztahuje pouze na z/OS a určuje, jak se příkaz provádí, když je správce front členem skupiny sdílení front.

''

Příkaz bude proveden ve správci front, v němž byl zadán. '' je výchozí hodnota.

### ***název\_správce\_front***

Příkaz je proveden ve správci front, který jste zadali, pokud je správce front aktivní v rámci skupiny sdílení front.

Můžete zadat název správce front, jiný než správce front, ve kterém byl příkaz zadán. Pokud používáte prostředí skupiny sdílení front a je-li povolen příkazový server, můžete zadat jiný název správce front.

\*

Příkaz se provádí na lokálním správci front a je také předán každému aktivnímu správci front ve skupině sdílení front. Efekt \* je stejný jako příkaz pro zadání příkazu na každém správci front ve skupině sdílení front.

CMDSCOPE nelze použít jako klíčové slovo filtru.

## Požadované parametry

Uvedte jeden nebo více parametrů, které definují data, která se mají zobrazit. Parametry lze zadat v libovolném pořadí, ale neurčujte stejný parametr vícekrát než jednou.

Některé parametry jsou relevantní pouze pro kanály klastru určitého typu nebo typů. Atributy, které nejsou relevantní pro konkrétní typ kanálu, nezpůsobí žádný výstup a nezpůsobují chybu.

### CLUSDATE

Datum, kdy byla definice zpřístupněna lokálnímu správci front, ve tvaru yyyy-mm-dd.

### CLUSTIME

Čas, kdy byla definice zpřístupněna lokálnímu správci front, ve formě hh.mm.ss.

### DEFTYPE

Jak byl definován kanál klastru:

#### CLUSDR

Jako odesílací kanál klastru z explicitní definice.

#### CLUSDRA

Jako odesílací kanál klastru samodefinicí samostatně.

#### CLUSDRB

Jako odesílací kanál klastru podle automatické definice a explicitní definice.

#### CLUSRCVR

Jako přijímací kanál klastru z explicitní definice.

### QMID

Interně generovaný jedinečný název správce front klastru.

### QMTYPE

Funkce správce front klastru v klastru:

#### REPOS

Poskytuje úplnou službu úložiště.

#### NORMAL

Neposkytuje úplnou službu úložiště.

### STATUS

Stav kanálu pro tohoto správce front klastru má jednu z následujících hodnot:

#### STARTING

Kanál byl spuštěn a čeká na aktivaci.

#### BINDING


Kanál provádí vyjednávání o kanálu a není dosud připraven k přenosu zpráv.

#### INACTIVE

Kanál není aktivní.

#### INITIALIZING

Iniciátor kanálu se pokouší kanál spustit.

 V systému z/OSse parametr INITIALIZING zobrazí jako INITIALIZI.

#### RUNNING

Kanál buď přenáší zprávy v tuto chvíli, nebo čeká na příchod zpráv do přenosové fronty, aby mohly být přeneseny.



**STOPPING**

Kanál se zastavuje nebo přijal požadavek zavření.

**RETRYING**

Předchozí pokus o vytvoření připojení se nezdařil. MCA se pokusí o připojení znovu po uplynutí zadaného časového intervalu.

**PAUSED**

Kanál čeká na dokončení intervalu opakování zprávy před dalším pokusem o provedení operace MQPUT .

**STOPPED**

Tento stav může být způsoben jednou z následujících událostí:

- Kanál byl ručně zastaven.

Uživatel zadal pro tento kanál příkaz k zastavení kanálu.

- Počet pokusů o navázání připojení dosáhl maximálního počtu pokusů povolených pro daný kanál.

Neprovede se žádný další pokus o automatické vytvoření připojení.

Kanál v tomto stavu lze restartovat pouze zadáním příkazu **START CHANNEL** nebo spuštěním programu MCA v závislosti na operaci závisující na operačním systému.

**REQUESTING**

Lokální žadatelský kanál požaduje služby ze vzdáleného agenta MCA.

**SUSPEND**

Uvádí, zda je tento správce front klastru pozastaven z klastru nebo ne (jako výsledek příkazu **SUSPEND QMGR**). Hodnota SUSPEND je buď YES , nebo NO.

**VERSION**

Verze instalace produktu IBM MQ , ke které je přidružen správce front klastru.

Verze má formát VVRRMMFF:

- VV: Verze
- RR: Vydání (release)
- MM: Úroveň údržby (maintenance level)
- FF: Úroveň oprav (fix level)

**XMITQ**

Přenosová fronta klastru.

**Parametry kanálu****ALTDAT**

Datum, kdy byla definice nebo informace naposledy pozměněny, ve tvaru yyyy-mm-dd

**ALTTIME**

Čas, kdy byla definice nebo informace naposledy změněna, ve tvaru hh.mm.ss

**BATCHHB**

Hodnota prezenčního signálu dávky je používána.

**BATCHINT**

Minimální trvání dávky.

**BATCHLIM**

Limit dávkového zpracování dat.

Limit množství dat, která lze odeslat prostřednictvím kanálu.

**BATCHSZ**

Velikost dávky.

**CLWLPRTY**

Priorita kanálu pro účely rozdělení pracovní zátěže klastru.

**CLWLRANK**

Hodnocení kanálu pro účely rozdělení pracovní zátěže klastru.

**CLWLWGHT**

Vážené váhy kanálu pro účely rozdělení pracovní zátěže klastru.

**COMPHDR**

Seznam technik komprese dat hlavičky podporovaných kanálem.

**COMPMSG**

Seznam technik komprese dat zprávy podporovaných kanálem.

**CONNAME**

Název připojení.

**CONVERT**

Určuje, zda odesílatel převádí data zpráv aplikace.

**DESCR**

Popis.

**DISCINT**

Interval odpojení.

**HBINT**

Interval prezenčního signálu.

**KAINIT**

KeepAlive časování pro kanál.

**LOCLADDR**

Lokální komunikační adresa pro kanál.

**LONGRTY**

Limit počtu pokusů o připojení pomocí časovače long duration.

**LONGTMR**

Časovač dlouhého trvání.

**MAXMSGL**

Maximální délka zprávy pro kanál.

**MCANAME**

Název agenta oznamovacího kanálu.

MCANAME nelze použít jako klíčové slovo filtru.

**MCATYPE**

Uvádí, zda je agent kanálu zpráv spuštěn jako oddělený proces nebo oddělený podproces.

**MCAUSER**

Identifikátor uživatele agenta oznamovacího kanálu

**MODENAME**

Název režimu LU 6.2 .

**MRDATA**

Uživatelská data ukončení zprávy kanálu-opakování.

**MREXIT**

Název uživatelské procedury pro opakování zpráv kanálu.

**MRRTY**

Počet opakování zpráv kanálu.

**MRTMR**

Zpráva kanálu-zopakujte pokus.

**MSGDATA**

Uživatelská data ukončení zprávy kanálu.

**MSGEXIT**

Názvy uživatelských procedur zprávy kanálu.

**NETPRTY**

Priorita pro připojení do sítě.

**NPMSPEED**

Netrvalá rychlost zpráv.

**PASSWORD**

Heslo pro inicializaci relace LU 6.2 (je-li neprázdná hodnota, PASSWORD se zobrazí jako hvězdičky).

**PROPCTL**

Řízení vlastností zpráv.

**PUTAUT**

Oprávnění k vložení.

**RCVDATA**

Data uživatelské procedury příjmu kanálu.

**RCVEXIT**

Názvy uživatelských procedur příjmu kanálu.

**SCYDATA**

Uživatelská data ukončení zabezpečení kanálu.

**SCYEXIT**

Název uživatelské procedury zabezpečení kanálu.

**SENDDATA**

Uživatelská data ukončení odeslání kanálu.

**SENDEXIT**

Názvy uživatelských procedur odeslání kanálu.

**SEQWRAP**

Hodnota pořadového čísla obtékání.

**SHORTRTY**

Limit počtu pokusů o připojení pomocí krátkého časovače doby trvání.

**SHORTTMR**

Časovač krátkého trvání.

**SSLCAUTH**

Uvádí, zda je požadováno ověření klienta SSL.

**SSLCIPH**

Specifikace šifry pro připojení SSL.

**SSLPEER**

Filtrujte rozlišující název z certifikátu správce front typu peer nebo klienta na druhém konci kanálu.

**TRPTYPE**

Typ přenosu.

**TPNAME**

Název transakčního programu LU 6.2 .

**USEDLQ**

Určuje, zda je fronta nedoručených zpráv použita v případě, že zprávy nemohou být doručeny kanály.

**USERID**

Identifikátor uživatele pro inicializaci relace LU 6.2 .

Další informace o parametrech kanálů naleznete v tématu [“Definovat kanál” na stránce 839](#) .

 **ZOBRAZIT CMDSERV**

Chcete-li zobrazit stav příkazového serveru, použijte příkaz MQSC DISPLAY CMDSERV.

## Použití příkazů MQSC

Informace o tom, jak používat příkazy MQSC, najdete v tématu [Provedení úloh lokální administrace pomocí příkazů MQSC](#).

IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
			12CR

Vysvětlení symbolů ve sloupci z/OS viz [Použití příkazů v systému z/OS](#).

- [Syntaktický diagram](#)
- [“Poznámky k použití pro DISPLAY CMDSERV” na stránce 1076](#)

**Synonymum:** DIS CS

### ZOBRAZIT CMDSERV

► DISPLAY CMDSERV ◄

## Poznámky k použití pro DISPLAY CMDSERV

1. Příkazový server přijímá zprávy ze vstupní fronty příkazů systému a příkazy pomocí CMDSCOPE a zpracovává je. Příkaz DISPLAY CMDSERV zobrazuje stav příkazového serveru.
2. Odpověď na tento příkaz je zpráva zobrazující aktuální stav příkazového serveru, což je jedna z následujících možností:

### Povoleno

K dispozici pro zpracování příkazů

### VYPNUTO

Není k dispozici pro zpracování příkazů

### SPOUŠTĚNÍ

START CMDSERV probíhá ve zpracování

### ZASTAVOVÁNÍ

Probíhá ZASTAVIT CMDSERV

### Zastaveno

ZASTAVENÍ CMDSERV dokončeno

### Spuštěno

K dispozici pro zpracování příkazů, aktuálně zpracovává zprávu

### ČEKÁNÍ

K dispozici pro zpracování příkazů, které aktuálně čekají na zprávu

## ZOBRAZIT COMMINFO

Použijte příkaz MQSC DISPLAY COMMINFO, abyste zobrazili atributy objektu informací o komunikaci.

## Použití příkazů MQSC


Informace o tom, jak používat příkazy MQSC, najdete v tématu [Provedení úloh lokální administrace pomocí příkazů MQSC](#).

IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
✓	✓	✓	

- [Syntaktický diagram](#)
- [“Popisy parametrů pro příkaz DISPLAY COMMINFO” na stránce 1077](#)

- “Požadované parametry” na stránce 1078

**Synonymum:** DIS COMMINFO



## Popisy parametrů pro příkaz DISPLAY COMMINFO

Musíte uvést název objektu informací o komunikaci, který chcete zobrazit. Může se jednat o specifický název objektu informací o komunikaci nebo o generický název objektu s informacemi o komunikaci. Když použijete generické jméno objektu s informacemi o komunikaci, můžete zobrazit buď:

- Všechny definice objektů informací o komunikaci
- Jeden nebo více objektů s informacemi o komunikaci, které odpovídají uvedenému názvu

### **(generický-název-comminfo)**

Název definice objektu informací o komunikaci, který má být zobrazen (viz [Pravidla pojmenování objektů IBM MQ](#)). Koncová hvězdička (\*) odpovídá všem objektům informací o komunikaci s určeným kmenem, za nímž následuje nula nebo více znaků. Hvězdička (\*) samostatně určuje všechny objekty s informacemi o komunikaci. Všechny názvy musí být definovány pro lokálního správce front.

### **kde:**

Uvedte podmínku filtru, abyste zobrazili pouze ty definice objektu informací o komunikaci, které splňují kritérium výběru podmínky filtru. Podmínka filtru je ve třech částech: *filter-keyword*, *operator* *filter-value*:

### **klíčové\_slovo\_filtru**

Téměř všechny parametry, které lze použít k zobrazení atributů pro tento příkaz DISPLAY.

### **operátor**

To se používá k určení, zda definice objektu informací o komunikaci odpovídá hodnotě filtru na daném klíčovém slově filtru. Operátory jsou:

#### **LT**

Menší než

#### **GT**

Větší než

#### **EQ**

Rovná se

#### **NE**

Není rovno

#### **LE**

Menší nebo rovno

#### **GE**

Větší nebo rovno

#### **LK**

Shoduje se s generickým řetězcem, který jste zadali jako *filtr-hodnota*

#### **nl**

Neshoduje se s generickým řetězcem, který jste zadali jako *filtr-hodnota*

### **filtr-ní-hodnota**

Hodnota, kterou hodnota atributu musí být testována proti použití operátoru. V závislosti na klíčovém slově filtru to může být:

- Explicitní hodnota, která je platnou hodnotou pro testovaný atribut.

Operátory LT, GT, EQ, NE, LE nebo GE lze používat pouze jako operátory. Je-li však hodnota atributu jedna z možných sad hodnot na parametru (například hodnota DISABLED u parametru COMMEV), můžete použít pouze EQ nebo NE.

- Generická hodnota. Jedná se o znakový řetězec (například znakový řetězec, který jste zadali pro parametr DESCR) s hvězdičkou na konci, například ABC\*. Je-li operátor LK, vypíší se všechny položky, kde hodnota atributu začíná řetězcem (ABC v uvedeném příkladu). Je-li operátor NL, vypíší se všechny položky, u kterých hodnota atributu nezačíná řetězcem. Je povolen pouze jediný koncový zástupný znak (hvězdička).

### **ALL**

Uveďte tuto volbu, chcete-li zobrazit všechny parametry. Je-li tento parametr zadán, všechny požadované parametry nemají žádný účinek; všechny parametry se stále zobrazují.

### **TYPE**

Označuje typ seznamu názvů, který má být zobrazen.

### **MULTICAST**

Zobrazí objekty s informacemi o komunikaci výběrového vysílání. Toto nastavení je výchozí.

## **Požadované parametry**

Uveďte jeden nebo více parametrů, které definují data, která se mají zobrazit. Parametry lze zadat v libovolném pořadí, ale neurčujte stejný parametr vícekrát než jednou.

Předvolba, nejsou-li zadány žádné parametry (a parametr ALL není zadán) je to, že jsou zobrazeny názvy objektů a parametry TYPE.

### **ALTDAT**

Datum, kdy byla definice naposledy změněna, ve tvaru yyyy-mm-dd

**ALTTIME**

Čas, kdy byla definice naposledy změněna, ve tvaru hh . mm . ss

**BRIDGE**

Multicast

**CCSID**

Identifikátor kódované znakové sady, v níž jsou zprávy přenášeny.

**COMMEV**

Určuje, zda jsou zprávy událostí generovány pro výběrové vysílání.

**DESCR ( řetězec )**

Popis

**ENCODING**

Kódování, v němž jsou zprávy přenášeny.

**GRPADDR**

Adresa IP nebo název DNS skupiny.

**MCHBINT**

Interval prezenčního signálu výběrového vysílání.

**MCPROP**

Řízení vlastností výběrového vysílání

**MONINT**

Frekvence monitorování.

**MSGHIST**

Množství historie zpráv v kilobajtech, které uchovává systém k obsluze opakovaných přenosů v případě NACKs (negativní potvrzení).

**NSUBHIST**

Kolik historie obdrží nový odběratel, který vstupuje do proudu publikování.

**PORT**

Číslo přenosového portu.

**ZOBRAZIT PŘIPOJENÍ**

Pomocí příkazu MQSC DISPLAY CONN zobrazte informace o připojení o aplikacích připojených ke správci front. Jedná se o užitečný příkaz, protože vám umožňuje identifikovat aplikace s dlouhými spuštěnými jednotkami práce.

**Použití příkazů MQSC**

Informace o tom, jak používat příkazy MQSC, najdete v tématu [Provedení úloh lokální administrace pomocí příkazů MQSC](#).


IBM i	UNIX	Windows	z/OS
✓	✓	✓	2CR

Vysvětlení symbolů ve sloupci z/OS viz [Použití příkazů v systému z/OS](#).

- [Syntaktický diagram](#)
- [“Poznámky k použití pro DISPLAY CONN” na stránce 1082](#)
- [“Popisy parametrů pro příkaz DISPLAY CONN” na stránce 1082](#)
- [“Atributy připojení” na stránce 1085](#)
- [“Zpracovat atributy” na stránce 1089](#)
- [“Úplné atributy” na stránce 1092](#)


**Synonymum:** DIS CONN

## ZOBRAZIT PŘIPOJENÍ




### Atributy připojení





**Zpracovat atributy**



## Poznámky k použití pro DISPLAY CONN

1. **z/OS** Tento příkaz je interně zadán příkazem IBM MQ v systému z/OS při přijetí kontrolního bodu a při spuštění a zastavení správce front, aby byl do protokolu konzoly produktu z/OS zapsán seznam jednotek práce, které jsou v daném okamžiku nejisté.
2. Parametr TOPICSTR může obsahovat znaky, které nemohou být přeloženy do tisknutelných znaků při zobrazení výstupu příkazu.

**z/OS** Na z/OSse tyto netisknutelné znaky zobrazí jako mezery.

Na distribuovaných platformách používajících runmqsc budou tyto netisknutelné znaky zobrazeny jako tečky.

3. Stav asynchronních spotřebitelů (ASTATE) odráží server proxy pro připojení serveru v zastoupení klientské aplikace; neodráží stav aplikace klienta.

## Popisy parametrů pro příkaz DISPLAY CONN

Je třeba určit připojení, pro které chcete zobrazit informace. Může se jednat o specifický identifikátor připojení nebo o generický identifikátor připojení. Jedna hvězdička (\*) může být použita jako generický identifikátor připojení k zobrazení informací pro všechna připojení.

### ( *generic-connid* )

Identifikátor definice připojení, pro kterou se mají zobrazit informace. Jedna hvězdička (\*) uvádí, že se mají zobrazit informace pro všechny identifikátory připojení.

Když se aplikace připojí k produktu IBM MQ, je mu přidělen jedinečný 24bajtový identifikátor připojení (ConnectionId). Hodnota pro CONN je vytvořena převedením posledních osmi bajtů hodnoty ConnectionId na hexadecimální ekvivalent o 16 znacích.

**kde:**

Určete podmínku filtru pro zobrazení pouze těch připojení, která splňují kritérium výběru podmínky filtru. Podmínka filtru je ve třech částech: *filter-keyword*, *operator* a *filter-value*:

**klíčové\_slovo\_filtru**

Téměř všechny parametry, které lze použít k zobrazení atributů pro tento příkaz DISPLAY. Jako klíčová slova filtru však nelze použít parametry CMDSCOPE, EXTCONN, QSGDISP, TYPE a EXTURID.

**operátor**

Používá se k určení, zda připojení odpovídá hodnotě filtru na daném klíčovém slově filtru. Operátory jsou:

**LT**

Menší než

**GT**

Větší než

**EQ**

Rovná se

**NE**

Není rovno

**LE**

Menší nebo rovno

**GE**

Větší nebo rovno

**LK**

Shoduje se s generickým řetězcem, který jste zadali jako *filtr-hodnota*

**nl**

Neshoduje se s generickým řetězcem, který jste zadali jako *filtr-hodnota*

**typ CT**

Obsahuje zadanou položku. Je-li *klíčové\_slovo\_filtru* seznam, můžete jej použít k zobrazení objektů, jejichž atributy obsahují zadanou položku. S tímto operátorem nemůžete použít hodnotu CONNOPTS MQCNO\_STANDARD\_BINDING.

**EX**

Neobsahuje zadanou položku. Je-li *klíčové\_slovo\_filtru* seznam, můžete jej použít k zobrazení objektů, jejichž atributy neobsahují zadanou položku. S tímto operátorem nemůžete použít hodnotu CONNOPTS MQCNO\_STANDARD\_BINDING.

**filtr-ní-hodnota**

Hodnota, kterou hodnota atributu musí být testována proti použití operátoru. V závislosti na klíčovém slově filtru to může být:

- Explicitní hodnota, která je platnou hodnotou pro testovaný atribut.

Operátory LT, GT, EQ, NE, LE nebo GE lze používat pouze jako operátory. Je-li však hodnota atributu jedna z možných sad hodnot na parametru (například hodnota NONE v parametru UOWSTATE), můžete použít pouze EQ nebo NE.

- Generická hodnota. Jedná se o znakový řetězec (například znakový řetězec v parametru APPLTAG) s hvězdičkou na konci, například ABC\*. Je-li operátor LK, vypíše se všechny položky, kde hodnota atributu začíná řetězcem (ABC v uvedeném příkladu). Je-li operátor NL, vypíše se všechny položky, u kterých hodnota atributu nezačíná řetězcem. Je povolen pouze jediný koncový zástupný znak (hvězdička).

Generickou hodnotu filtru nelze použít pro parametry s číselnými hodnotami nebo s jednou ze sady hodnot.

- Položka v seznamu hodnot. Použijte CT nebo EX jako operátor. Je-li například hodnota DEF zadána s operátorem CT, jsou vypsány všechny položky, kde je jedna z hodnot atributu DEF.

## ALL

Uvedte tuto volbu, chcete-li zobrazit všechny informace o připojení požadovaného typu pro každé uvedené připojení. To je výchozí nastavení, pokud neuvedete generický identifikátor a nepožadujete žádné specifické parametry.

**z/OS**

## CMDSCOPE

Tento parametr se vztahuje pouze na z/OS a určuje, jak se příkaz provádí, když je správce front členem skupiny sdílení front.

''

Příkaz bude proveden ve správci front, v němž byl zadán. Toto je výchozí hodnota.

### ***název\_správce\_front***

Příkaz je proveden ve správci front, který jste zadali, pokud je správce front aktivní v rámci skupiny sdílení front.

Můžete zadat název správce front jiného než správce front, v němž byl zadán, pouze v případě, že používáte prostředí skupiny sdílení front, a je-li povolen příkazový server.

\*

Příkaz se provádí na lokálním správci front a je také předán každému aktivnímu správci front ve skupině sdílení front. Tento efekt se shoduje s výsledkem zadání příkazu pro všechny správce front ve skupině sdílení front.

Jako klíčové slovo filtru nelze použít CMDSCOPE.

## EXTCONN

Hodnota pro EXTCOON je založena na prvních šestnácti bajtech ConnectionId převedených na jeho 32znakový hexadecimální ekvivalent.

Připojení jsou identifikována 24bajtovým identifikátorem připojení. Identifikátor připojení se skládá z předpony, která identifikuje správce front, a přípony, která identifikuje připojení k tomuto správci front. Při výchozím nastavení je předpona pro správce front, který je momentálně spravován, ale můžete zadat předponu explicitně pomocí parametru EXTCOON. K zadání přípony použijte parametr CONN.

Jsou-li identifikátory připojení získány z jiných zdrojů, zadejte plně kvalifikovaný identifikátor připojení (EXTCOON a CONN), abyste se vyhnuli možným problémům souvisejícím s nejedinečnými hodnotami CONN.

Neuvádějte zároveň generickou hodnotu pro CONN a negenerickou hodnotu pro EXTCOON.

EXTCOON nelze použít jako klíčové slovo filtru.

## TYPE

Uvádí typ informací, které se mají zobrazit. Hodnoty jsou:

### **PŘIPOJENÍ**

Informace o připojení pro zadané připojení.

**z/OS**

V systému z/OS to zahrnuje podprocesy, které mohou být logicky nebo ve skutečnosti nepřidružené k připojení, spolu s těmi, které jsou nejisté a pro které je třeba externí intervence, aby je vyřešila. Tyto poslední podprocesy jsou ty, které by se zobrazily pomocí parametru DIS THREAD TYPE (INDOUBT).

### **aplikace**

Informace vztahující se k jakýmkoli objektům, které byly otevřeny uvedeným připojením.

\*

Zobrazí všechny dostupné informace související s připojením.

**all**

Zobrazí všechny dostupné informace související s připojením.

► **z/OS** Pokud v systému z/OS zadáte **TYPE(ALL / \*)** a **WHERE(xxxxx)**, zobrazí se pouze vrácené informace CONN nebo HANDLE založené na specifikaci **WHERE**. To znamená, že pokud je xxxxx podmínkou pro zpracování atributů, budou vráceny pouze atributy popisovače pro připojení.

## URDISP

Určuje jednotku zotavení připojení, která se mají zobrazit. Hodnoty jsou:

### all

Zobrazit všechna připojení. Jedná se o výchozí volbu.

### Skupina

Zobrazí pouze ta připojení se SKUPINOU transakcí dispozice zotavení.

### QMGR

Zobrazit pouze ta připojení s dispozicí QMGR dispozice zotavení.

## Atributy připojení

Je-li TYPE nastaven na CONN, pro každé připojení, které splňuje kritéria výběru, se vždy vrátí následující informace, kromě případů, kdy jsou označeny:

- Identifikátor připojení (parametr CONN)
- Typ vrácených informací (parametr TYPE)

Pro parametry TYPE (CONN) lze zadat následující parametry, které požadují další informace pro každé připojení. Je-li zadán parametr, který není relevantní pro připojení, provozní prostředí nebo typ požadovaných informací, tento parametr se ignoruje.

## APPLDESC

Řetězec obsahující popis aplikace připojené ke správci front, kde je znám. Pokud správce front tuto aplikaci nerozpoznal, vrácený popis je prázdný.

## APPLTAG

Řetězec obsahující značku aplikace připojené ke správci front. Jedná se o jednu z následujících položek:

- ► **z/OS** Název dávkové úlohy z/OS
- ► **z/OS** ID UŽIVATELE TSO
- CICS APPLID
- ► **z/OS** IMS Název oblasti
- Název úlohy inicializátoru kanálu
- ► **IBM i** IBM i Název úlohy
- UNIX proces

### Notes:

- ► **HP-UX** Pokud v systému HP-UX název procesu překračuje 14 znaků, zobrazí se pouze prvních 14 znaků.
  - ► **Solaris** ► **Linux** Pokud název procesu v systémech Linux a Solaris přesáhne 15 znaků, zobrazí se pouze prvních 15 znaků.
  - ► **AIX** Pokud v systému AIX název procesu překračuje 28 znaků, zobrazí se pouze prvních 28 znaků.
  - Proces Windows
- Poznámka:** Sestává se z úplné cesty programu a názvu spustitelného souboru. Je-li délka více než 28 znaků, zobrazí se pouze posledních 28 znaků.
- Interní název procesu správce front

**APPLTYPE**

Řetězec označující typ aplikace, která je připojena ke správci front. Jedná se o jednu z následujících položek:

**DÁVKA**

Aplikace používající dávkové připojení

**RRSBATCH**

RRS-koordinovaná aplikace pomocí dávkového připojení

**CICS**

Transakce CICS

**IMS**

Transakce IMS

**CHINIT**

Inicializátor kanálu

**OS400**

Aplikace IBM i .

**SYSTEM**

Správce front

**SYSTEMEXT**

Aplikace provádějící rozšíření funkce poskytované správcem front

**UNIX**

Aplikace UNIX .

**UŽIVATEL**

Uživatelská aplikace

**WindowsNT**

Aplikace Windows .

**z/OS ASID**

4znakový identifikátor adresního prostoru aplikace identifikovaný pomocí parametru APPLTAG. Rozlišuje duplicitní hodnoty parametru APPLTAG.

Tento parametr je vrácen pouze v parametru z/OS , pokud parametr APPLTYPE nemá hodnotu SYSTEM.

Tento parametr je platný pouze pro z/OS.

**ASTATE**

Stav asynchronní spotřeby pro tento popisovač připojení.

Možné hodnoty jsou:

**POZASTAVENO**

Bylo vydáno volání MQCTL s parametrem Operation nastaveným na hodnotu MQOP\_SUSPEND pro manipulátor připojení tak, aby byla v tomto připojení dočasně pozastavena asynchronní spotřeba zpráv.

**SPUŠTĚNO**

Bylo vydáno volání MQCTL s parametrem operace nastaveným na hodnotu MQOP\_START pro manipulátor připojení tak, aby v tomto připojení mohla probíhat asynchronní spotřeba zpráv.

**StartWait**

Volání MQCTL s parametrem Operation nastaveným na hodnotu MQOP\_START-WAIT bylo vydáno pro manipulátor připojení tak, aby mohla v tomto připojení pokračovat asynchronní spotřeba zpráv.

**ZASTAVENO**

Bylo vydáno volání MQCTL s parametrem operace nastaveným na hodnotu MQOP\_STOP pro manipulátor připojení tak, aby v současné době pro toto připojení v současné době nemohla probíhat asynchronní spotřeba zpráv.

## ŽÁDNÉ

Pro manipulátor připojení nebyl zadán žádný volání MQCTL. Asynchronní spotřeba zpráv nemůže v současné době pokračovat v tomto připojení.

## CHANNEL

Název kanálu, který je vlastníkem připojení. Není-li k připojení přidružen žádný kanál, je tento parametr prázdný.

### V 8.0.0.2 CLIENTID

Neplatné na z/OS.

ID klienta klienta, který používá připojení. Není-li k připojení přidruženo žádné ID klienta, je tento parametr prázdný.

## CONNNAME

Název připojení přidružený ke kanálu, který je vlastníkem připojení. Není-li k připojení přidružen žádný kanál, je tento parametr prázdný.

## CONNOPTS

Volby připojení, které jsou aktuálně platné pro toto připojení aplikace. Možné hodnoty jsou:

- MQCNO\_ACCOUNTING\_Q\_DISABLED
- MQCNO\_ACCOUNTING\_Q\_ENABLED
- MQCNO\_ACCOUNTING\_MQI\_DISABLED
- MQCNO\_ACCOUNTING\_MQI\_ENABLED
- VAZBA MQCNO\_FASTPATH\_BINDING
- MQCNO\_HANDLE\_SHARE\_BLOCK
- MQCNO\_HANDLE\_SHARE\_NO\_BLOCK
- MQCNO\_HANDLE\_SHARE\_NONE
- VAZBA MQCNO\_ISOLATED\_BINDING
- MQCNO\_RECONNECT
- FUNKCE MQCNO\_RECONNECT\_Q\_MGR
- MQCNO\_RESTRICT\_CONN\_TAG\_Q\_MGR
- MQCNO\_RESTRICT\_CONN\_TAG\_QSG
- MQCNO\_SERIALIZE\_CONN\_TAG\_Q\_MGR
- MQCNO\_SERIALIZE\_CONN\_TAG\_QSG
- CQCNO\_SHARED\_BINDING
- VAZBA MQCNO\_STANDARD\_BINDING

Hodnoty zobrazené pro MQCNO\_RECONNECT a MQCNO\_RECONNECT\_Q\_MGR se zobrazí pouze tehdy, když je aplikace výslovně uvádí. Pokud jsou hodnoty načteny ze nastavení souboru `mqclient.ini` nebo z definice kanálu CLNTCONN, pak se nezobrazí žádná hodnota.

Hodnotu MQCNO\_STANDARD\_BINDING nelze použít jako hodnotu filtru s operátory CT a EX na parametru WHERE.

## EXTURID

Identifikátor externí jednotky zotavení přidružený k tomuto připojení. Jeho formát je určen hodnotou parametru URTYPE.

EXTURID nelze použít jako klíčové slovo filtru.

### z/OS NID

Identifikátor původu, nastavený pouze v případě, že hodnota OWWSTATE je NEVYŘEŠENO. Jedná se o jedinečný token identifikující jednotku práce v rámci správce front. Je to ve tvaru `origin-node.origin-urid`, kde

- `origin-node` identifikuje původce podprocesu, kromě případu, kdy je parametr `APPLTYPE` nastaven na `RRSBATCH`, je-li vynechán.
- `origin-urid` je hexadecimální číslo přiřazené jednotce zotavení původním systémem, aby bylo možné rozlišit specifické vlákno.

Tento parametr je platný pouze pro z/OS.

### Identifikátor PID

Číslo určující identifikátor procesu aplikace, která je připojena ke správci front.

**z/OS** Tento parametr není platný v systému z/OS.

### **z/OS** PSBNAME

Osmiznakový název bloku specifikace programu (PSB) přidruženého ke spuštěné transakci IMS . K vymazání transakce pomocí příkazů IMS můžete použít `PSBNAME` a `PSTID`. Je platná pouze pro z/OS .

Tento parametr je vrácen pouze v případě, že má parametr `APPLTYPE` hodnotu `IMS`.

### **z/OS** PSTID

4znakový identifikátor oblasti tabulky specifikace programu IMS (PST) pro připojenou oblast IMS . Je platná pouze pro z/OS .

Tento parametr je vrácen pouze v případě, že má parametr `APPLTYPE` hodnotu `IMS`.

### QMURID

Identifikátor jednotky zotavení správce front.

**z/OS** V systému z/OSse jedná o 8bajtovou adresu RBA, která se zobrazí jako 16 hexadecimálních znaků.

Na jiných platformách než z/OSse jedná o 8bajtový identifikátor transakce, který se zobrazí jako `m.n`, kde `m` a `n` jsou desítková reprezentace prvního a posledního 4 bajtů identifikátoru transakce.

**z/OS** `QMURID` můžete použít jako klíčové slovo filtru. V systému z/OSje třeba určit hodnotu filtru jako hexadecimální řetězec.

Na jiných platformách než z/OSmusíte uvést hodnotu filtru jako dvojici dekadických čísel oddělených tečkou (.). Operátory filtru `EQ`, `NE`, `GT`, `LT`, `GE` nebo `LE` lze použít pouze.

**z/OS** Nicméně v systému z/OS, pokud došlo k posunování žurnálu, jak je uvedeno ve zprávě `CSQR026` místo adresy RBA, musíte použít identifikátor `URID` ze zprávy.

### **z/OS** ÚLOHA BEZ ÚLOHY

7ciferné číslo úlohy CICS . Toto číslo může být použito v příkazu `CICS "CEMT SET TASK (taskno) PURGE "` ukončí úlohu CICS . Tento parametr je platný pouze pro z/OS .

Tento parametr je vrácen pouze v případě, že má parametr `APPLTYPE` hodnotu `CICS`.

### TID

Číslo určující identifikátor podprocesu v rámci procesu aplikace, který otevřel určenou frontu.

**z/OS** Tento parametr není platný v systému z/OS.

### **z/OS** TRANSID

Čtyřznakový identifikátor transakce CICS . Tento parametr je platný pouze pro z/OS .

Tento parametr je vrácen pouze v případě, že má parametr `APPLTYPE` hodnotu `CICS`.

### UOWLOG

Název souboru oblasti, do které byla transakce přidružená k tomuto připojení poprvé zapsána.

**z/OS** Tento parametr je platný pouze na platformách jiných než z/OS.



## UOWLOGDA

Datum, kdy byla transakce přidružená k aktuálnímu připojení poprvé zapsána do protokolu.

## UOWLOGTI

Čas, kdy byla transakce přidružená k aktuálnímu připojení poprvé zapsána do protokolu.

## UOWSTATE

Stav pracovní jednotky. Jedná se o jednu z následujících položek:

### ŽÁDNÉ

K dispozici není žádná jednotka práce.

### AKTIVNÍ

Jednotka práce je aktivní.

### Připraveno

Transakce je v procesu potvrzení transakce.

### NEVYŘEŠENO

Pracovní jednotka je ve druhé fázi dvoufázové operace vázaného zpracování. Produkt IBM MQ zadržuje prostředky jeho jménem a vnější zásah je nezbytný k jeho vyřešení. Může to být tak jednoduché jako spuštění koordinátora zotavení (například CICS, IMS nebo RRS) nebo může být použita složitější operace, jako například použití příkazu RESOLVE INDOUBT. Hodnota NEVYŘEŠENO se může vyskytnout pouze na z/OS.

## UOWSTDA




Datum, kdy byla spuštěna transakce přidružená k aktuálnímu připojení.

## UOWSTTI

Čas, kdy byla spuštěna transakce přidružená k aktuálnímu připojení.

## URTYPE

Typ jednotky zotavení z pohledu správce front. Jedná se o jednu z následujících položek:

-  CICS (platné pouze na z/OS )
- XA
-  RRS (platné pouze na z/OS )
-  IMS (platné pouze na z/OS )
- QMGR

URTYPE identifikuje typ EXTURID, a nikoli typ koordinátoru transakce. Pokud je URTYPE QMGR, přidružený identifikátor je v QMURID (a ne EXTURID).

## USERID

Identifikátor uživatele přidružený k připojení.

Tento parametr se nevrátí, je-li hodnota parametru APPLTYPE nastavena na hodnotu SYSTEM.

## Zpracovat atributy

Je-li parametr TYPE nastaven na hodnotu HANDLE, vždy se pro každé připojení, které vyhovuje kritériím výběru, vždy vrátí následující informace, kromě případů, kdy je to indikováno:

- Identifikátor připojení (parametr CONN)
- Stav čtení napřed (parametr DEFREADA)
- Typ vrácených informací (parametr TYPE)
- Stav popisovače (HSTATE)
- Název objektu (parametr OBJNAME)
- Typ objektu (parametr OBJTYPE)

Pro parametr TYPE (HANDLE) mohou být uvedeny následující parametry pro vyžádání dalších informací pro každou frontu. Je-li zadán parametr, který není relevantní pro připojení, provozní prostředí nebo typ požadovaných informací o stavu, tento parametr se ignoruje.

#### **ASTATE**

Stav asynchronního spotřebitele pro daný popisovač objektu.

Možné hodnoty jsou:

#### **AKTIVNÍ**

Volání MQCB nastavila funkci pro asynchronní zpětné volání zpráv procesu a byla spuštěna obsluha připojení tak, aby mohla probíhat asynchronní spotřeba zpráv.

#### **NEAKTIVNÍ**

Volání MQCB nastavila funkci pro asynchronní zpětné volání zpráv procesu, ale manipulátor připojení ještě nebyl spuštěn nebo byl zastaven nebo pozastaven, takže v současné době nemůže asynchronní spotřeba zpráv pokračovat.

#### **POZASTAVENO**

Zpětné volání asynchronní spotřeby bylo pozastaveno, takže asynchronní spotřeba zpráv v současné době nemůže pokračovat na této obslužné rutině objektu. Důvodem může být skutečnost, že aplikace vyslala pro daný popisovač objektu volání MQCB s operací MQOP\_SUSPEND, nebo jeho pozastavení systémem. Pokud došlo k pozastavení systémem, v rámci procesu pozastavení asynchronní spotřeby zpráv bude vyvolána funkce zpětného volání s kódem příčiny, který popisuje problém, jenž vedl k pozastavení. Tato hodnota bude uvedena v poli Příčina v rámci struktury MQCBC, která je předána funkci zpětného volání.

Aby mohla asynchronní spotřeba zpráv pokračovat, musí aplikace vyslat volání MQCB s parametrem operace nastaveným na hodnotu MQOP\_RESUME.

#### **PODEZŘELÝ**

Zpětné volání asynchronní spotřeby bylo dočasně pozastaveno systémem, takže asynchronní spotřeba zpráv momentálně nemůže pokračovat na této obslužné rutině objektu. V rámci procesu pozastavení asynchronní spotřeby zpráv bude vyvolána funkce zpětného volání s kódem příčiny, který popisuje problém, jenž vedl k pozastavení. Tato hodnota bude uvedena v poli Příčina ve struktuře MQCBC předané funkci zpětného volání.

Funkce zpětného volání bude vyvolána znovu, když systém po vyřešení dočasného problémového stavu obnoví asynchronní spotřebu zpráv.

#### **ŽÁDNÉ**

Pro tento popisovač nebylo vydáno volání MQCB, takže na tomto manipulátoru není konfigurována žádná asynchronní spotřeba zpráv.

#### **DEST**

Cílová fronta pro zprávy publikované v rámci tohoto odběru. Tento parametr se týká pouze manipulátorů odběrů témat. Není vrácen pro další zpracování.

#### **DESTQMGR**

Správce cílové fronty pro zprávy publikované v rámci tohoto odběru. Tento parametr se týká pouze manipulátorů odběrů tématu. Není vrácen pro další zpracování. Je-li DEST fronta, jejímž hostitelem je lokální správce front, tento parametr bude obsahovat název lokálního správce front. Je-li DEST fronta, jejímž hostitelem je vzdálený správce front, tento parametr bude obsahovat název vzdáleného správce front.

#### **HSTATE**

Stav popisovače.

Možné hodnoty jsou:

#### **AKTIVNÍ**

Volání rozhraní API z tohoto připojení momentálně probíhá pro tento objekt. Je-li objekt ve frontě, může tato situace nastat v případě, že je prováděno volání MQGET WAIT.

Je-li nevyřízený příkaz MQGET SIGNAL, neznámá to, že je tento popisovač aktivní.

## NEAKTIVNÍ

Pro tento objekt momentálně neexistuje žádné volání rozhraní API z tohoto připojení. Je-li objekt ve frontě, může tato situace nastat v případě, že není prováděno žádné volání MQGET WAIT.


## OBJNAME

Název objektu, který má připojení otevřené.

## OBJTYPE

Typ objektu, který má připojení otevřeno. Je-li tento popisovač nastaven na odběr tématu, identifikuje daný odběr parametr SUBID. Pak můžete pomocí příkazu DISPLAY SUB vyhledat všechny podrobnosti o odběru.

Jedná se o jednu z následujících položek:

- QUEUE
- PROCES
- QMGR
-  STGCLASS (platí pouze pro z/OS)
- NAMELIST
- CHANNEL
- AUTHINFO
- TOPIC

## OPENOPTS

Volby otevření, které jsou aktuálně platné pro připojení objektu. Tento parametr není vrácen pro odběr. Chcete-li najít podrobnosti o odběru, použijte hodnotu v parametru SUBID a příkaz DISPLAY SUB.

Možné hodnoty jsou:

### MQO\_INPUT\_AS\_Q\_DEF

Chcete-li získat zprávy pomocí výchozího nastavení fronty, otevřete frontu.

### MQO\_INPUT\_SHARED

Chcete-li získat zprávy se sdíleným přístupem, otevřete frontu.

### MQO\_INPUT\_EXCLUSIVE

Chcete-li získat zprávy s výlučným přístupem, otevřete frontu.

### MQOOK\_BROWSE

Chcete-li procházet zprávy, otevřete frontu.

### MQOOK\_VÝSTUP

Otevřete frontu nebo téma pro vložení zpráv.

### MQO\_DOTÁZAT SE

Otevřete frontu pro zjištění atributů.

### MQOOK\_SADA

Otevřete frontu pro nastavení atributů.

### MQO\_BIND\_ON\_OPEN

Svázat popisovač do cíle, když je fronta nalezena.

### MQOO\_BIND\_NOT\_FIXED

Nepřipojujte se k určitému místu určení.

### ÁLNÍ KONTEXT MQOO\_SAVE\_ALL\_CONTEXT

Uložit kontext při načítání zprávy.

### KONTEXT MQOO\_PASS\_IDENTITY\_CONTEXT

Povolit předávání kontextu identity.

### MQOO\_PASS\_ALL\_CONTEXT, KONTEXT

Povolit předávání všech kontextů.

**KONTEXT MQOO\_SET\_IDENTITY\_CONTEXT**

Povolit nastavení kontextu identity.

**MQO\_SET\_ALL\_CONTEXT,**

Povolit nastavení veškerého kontextu.

**MQO\_ALTERNATE\_USER\_AUTHORITY.**

Validovat s uvedeným identifikátorem uživatele.

**UVÁDĚNÍ MQOO\_FAIL\_IF QUIESCING**

Selhání, pokud je správce front uváděn do klidového stavu.

**QSGDISP**

Označuje dispozice objektu. Je platná pouze pro z/OS . Hodnota je jedna z následujících možností:

**QMGR**

Objekt byl definován s QSGDISP (QMGR).

**COPY**

Objekt byl definován s QSGDISP (COPY).

**SHARED**

Objekt byl definován s QSGDISP (SHARED).

QSGDISP nemůžete použít jako klíčové slovo filtru.

**READA**

Stav připojení dopředného čtení.

Možné hodnoty jsou:

**NO**

Čtení před netrvalými zprávami není pro tento objekt povoleno.

**YES**

Čtení předem netrvalé zprávy je povoleno pro tento objekt a je používáno efektivně.

**BACKLOG**

Pro tento objekt je povoleno dopředné čtení přechodných zpráv. Není však efektivně využíváno, protože klientovi byl zaslán vysoký počet zpráv, které nejsou spotřebovávány.

**Blokováno**

Dopředné čtení bylo vyžádáno aplikací, ale bylo zablokováno kvůli nekompatibilním volbám uvedeným na prvním volání MQGET.

**SUBID**

Interní trvalý jedinečný identifikátor odběru. Tento parametr se týká pouze manipulátorů odběrů tématu. Není vrácen pro další zpracování.

Ve výstupu příkazu DISPLAY CONN se nezobrazují všechny odběry. Zobrazí se pouze ty, pro které existují aktuální otevřené manipulátory. K zobrazení všech odběrů můžete použít příkaz DISPLAY SUB.

**SUBNAME**

Jedinečný název odběru aplikace, který je přidružen k manipulátoru. Tento parametr se týká pouze manipulátorů odběrů tématu. Není vrácen pro další zpracování. Ne všechny odběry budou mít název odběru.

**TOPICSTR**

Převedený řetězec tématu. Tento parametr je relevantní pro manipulátory s hodnotou OBJTYPE(TOPIC). U žádného jiného typu objektu tento parametr není vrácen.

**Úplné atributy**

Je-li TYPE nastaven na \*, nebo ALL, jsou pro každé připojení, které splňují kritéria výběru, vráceny jak atributy připojení, tak atributy manipulátoru.

## ZOBRAZIT ENTAUTH

Použijte příkaz MQSC DISPLAY ENTAUTH, abyste zobrazili autorizace, které má entita k uvedenému objektu.


### Použití příkazů MQSC

Informace o tom, jak používat příkazy MQSC, najdete v tématu [Provedení úloh lokální administrace pomocí příkazů MQSC](#).

IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
✓	✓	✓	

- [Syntaktický diagram](#)
- “Popisy parametrů” na stránce 1094
- “Požadované parametry” na stránce 1095

**Synonymum:** DIS ENTAUTH



## Popisy parametrů

### **PRINCIPAL (název-činitele)**

Hlavní název. Jedná se o jméno uživatele, pro kterého se mají načíst autorizace k uvedenému objektu. V systému IBM MQ for Windows může název činitele volitelně obsahovat název domény určený v tomto formátu: user@domain.

Musíte uvést buď PRINCIPAL, nebo GROUP.

### **GROUP (název-skupiny)**

Název skupiny. Jedná se o jméno skupiny uživatelů, na které se má provést dotaz. Můžete uvést pouze jedno jméno a musí se jednat o název existující skupiny uživatelů.

Pouze pro produkt IBM MQ for Windows může název skupiny volitelně obsahovat název domény, který je zadán v následujících formátech:

```
GroupName@domain  
domain\GroupName
```

Musíte uvést buď PRINCIPAL, nebo GROUP.

### **OBJNAME (jméno-objektu)**

Název objektu nebo generický profil, pro které se mají zobrazit autorizace.

Tento parametr je povinný, pokud parametr OBJTYPE není QMGR. Tento parametr může být vynechán, pokud parametr OBJTYPE má QMGR.

### **OBJTYPE**

Typ objektu, na který se odkazuje profil. Uveďte jednu z následujících hodnot:

#### **AUTHINFO**

Záznam ověřovacích informací

#### **CHANNEL**

Kanál

#### **CLNTCONN**

Kanál připojení klienta

#### **COMMINFO**

Objekt informací o komunikaci

#### **LISTENER**

Modul listener

#### **NAMELIST**

Seznam názvů

#### **PROCES**

Proces

#### **QUEUE**

Fronta

#### **QMGR**

Správce front

#### **RQMNAME**

Vzdálený správce front

#### **SERVICE**

Služba

#### **TOPIC**

Téma

### **SERVCOMP (service-component)**

Název služby autorizace, pro kterou se mají zobrazit informace.

Zadáte-li tento parametr, bude uvádět název autorizační služby, na kterou se autorizace vztahuje. Vynecháte-li tento parametr, provede se dotaz na registrované autorizační služby na oplátku v souladu s pravidly pro řetězení autorizačních služeb.

#### ALL

Uveďte tuto hodnotu, chcete-li zobrazit všechny informace o autorizaci, které jsou k dispozici pro entitu a uvedený profil.

### Požadované parametry

O autorizacích můžete požádat o následující informace:

#### AUHLIST

Uveďte tento parametr pro zobrazení seznamu autorizací.

#### ENTITY

Zadejte tento parametr, chcete-li zobrazit název entity.

#### TYP ENTTYPE

Zadejte tento parametr, chcete-li zobrazit typ entity.

#### OBJTYPE

Uveďte tento parametr pro zobrazení typu objektu.

### Zobrazit skupinu

Pomocí příkazu MQSC (DISPLAY GROUP) zobrazíte informace o skupině sdílení front, k níž je správce front připojen. Tento příkaz je platný pouze tehdy, je-li správce front členem skupiny sdílení front.

### Použití příkazů MQSC


Informace o tom, jak používat příkazy MQSC, najdete v tématu [Provedení úloh lokální administrace pomocí příkazů MQSC](#).

IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
			2CR

Vysvětlení symbolů ve sloupci z/OS viz [Použití příkazů v systému z/OS](#).

- [Syntaktický diagram](#)
- [“Poznámky k použití pro příkaz DISPLAY GROUP” na stránce 1095](#)
- [“Popisy parametrů pro příkaz DISPLAY GROUP” na stránce 1096](#)

**Synonymum:** DIS GROUP



### Poznámky k použití pro příkaz DISPLAY GROUP

1. Odpověď na příkaz DISPLAY GROUP je řada zpráv obsahujících informace o skupině sdílení front, k níž je správce front připojen.

Vrátí se následující informace:

- Název skupiny sdílení front
- Zda jsou všichni správci front, kteří patří do skupiny, aktivní nebo neaktivní

- Názvy všech správců front, kteří patří do skupiny.
- Zadáte-li OBSMSG (YES), zda budou správci front ve skupině obsahovat zastaralé zprávy v produktu Db2

## Popisy parametrů pro příkaz DISPLAY GROUP

### OBSMSG

Určuje, zda příkaz dále vyhledává zastaralé zprávy v produktu Db2. Toto je volitelné. Možné hodnoty jsou:

#### NE

Zastaralé zprávy v produktu Db2 nejsou vyhledány. Toto je výchozí hodnota.

#### ANO

Jsou vyhledány zastaralé zprávy v produktu Db2 a jsou vráceny zprávy obsahující informace o všech nalezených zprávách.

## ZOBRAZIT MODUL LISTENER

Chcete-li zobrazit informace o modulu listener, použijte příkaz MQSC DISPLAY LISTENER.


### Použití příkazů MQSC

Informace o tom, jak používat příkazy MQSC, najdete v tématu [Provedení úloh lokální administrace pomocí příkazů MQSC](#).


IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
✓	✓	✓	

- [Syntaktický diagram](#)
- [“Poznámky k použití” na stránce 1097](#)
- [“Popis klíčových slov a parametrů příkazu DISPLAY LISTENER” na stránce 1097](#)
- [“Požadované parametry” na stránce 1099](#)

**Synonymum:** DIS LSTR







## Poznámky k použití

Zobrazené hodnoty popisují aktuální definici listeneru. Pokud byl modul listener od spuštění pozměněn, aktuálně spuštěná instance objektu modulu listener nemusí mít stejné hodnoty jako aktuální definice.

## Popis klíčových slov a parametrů příkazu DISPLAY LISTENER

Je třeba určit modul listener, pro který chcete zobrazit informace. Modul listener lze určit pomocí specifického nebo generického názvu modulu listener. Pomocí generického názvu modulu listener můžete zobrazit buď:

- Informace o všech definicích modulu listener pomocí jedné hvězdičky (\*), nebo
- Informace o jednom nebo více listenerech, které odpovídají uvedenému názvu.

### ( *název\_generický-posluchač\_listener* )

Název definice listeneru, pro kterou se mají zobrazit informace. Jedna hvězdička (\*) uvádí, že se mají zobrazit informace pro všechny identifikátory posluchače. Znakový řetězec s hvězdičkou na konci odpovídá všem modulům listener s řetězcem následovaným nulou nebo více znaky.

### TRPTYPE

Přenosový protokol. Zadáte-li tento parametr, musí být uveden přímo za parametrem *název\_generický-listener* . Pokud tento parametr nezadáte, předpokládá se výchozí hodnota ALL. Hodnoty jsou:

#### all

Jedná se o výchozí hodnotu a zobrazuje informace pro všechny listenery.

#### LU62

Zobrazí informace pro všechny listenery definované s hodnotou LU62 v jejich parametru TRPTYPE.

## NETBIOS

Zobrazí informace pro všechny listenery definované s hodnotou NETBIOS v jejich parametru TRPTYPE.

## SPX

Zobrazí informace pro všechny listenery definované s hodnotou SPX v jejich parametru TRPTYPE.

## TCP

Zobrazí informace pro všechny listenery definované s hodnotou TCP ve svém parametru TRPTYPE.

### kde:

Uveďte podmínku filtru, abyste zobrazili informace pro ty listenery, které splňují kritérium výběru podmínky filtru. Podmínka filtru je ve třech částech: *filter-keyword*, *operator* *filter-value*:

### **klíčové\_slovo\_filtru**

Jakýkoli parametr, který lze použít k zobrazení atributů pro tento příkaz DISPLAY.

### **operátor**

Používá se k určení, zda modul listener odpovídá hodnotě filtru na daném klíčovém slově filtru. Operátory jsou:

#### **LT**

Menší než

#### **GT**

Větší než

#### **EQ**

Rovná se

#### **NE**

Není rovno

#### **LE**

Menší nebo rovno

#### **GE**

Větší nebo rovno

#### **LK**

Shoduje se s generickým řetězcem, který jste zadali jako *filtr-hodnota*

#### **nl**

Neshoduje se s generickým řetězcem, který jste zadali jako *filtr-hodnota*

### **filtr-ní-hodnota**

Hodnota, kterou hodnota atributu musí být testována proti použití operátoru. V závislosti na klíčovém slově filtru to může být:

- Explicitní hodnota, která je platnou hodnotou pro testovaný atribut.
- Generická hodnota. Jedná se o znakový řetězec. s hvězdičkou na konci, například ABC\*. Je-li operátor LK, vypíše se všechny položky, kde hodnota atributu začíná řetězcem (ABC v uvedeném příkladu). Je-li operátor NL, vypíše se všechny položky, u kterých hodnota atributu nezačíná řetězcem.

Generickou hodnotu filtru nelze použít pro parametry s číselnými hodnotami nebo s jednou ze sady hodnot.

### **ALL**

Uveďte tuto volbu, chcete-li zobrazit všechny informace o modulu listener pro každý uvedený listener. Je-li tento parametr zadán, všechny požadované parametry nemají žádný účinek; všechny parametry se stále zobrazují.

To je výchozí nastavení, pokud ne uvedete generický identifikátor a nepožadujete žádné specifické parametry.

V systému z/OS je to také výchozí nastavení, pokud zadáte podmínku filtru pomocí parametru WHERE, ale na jiných platformách se zobrazí pouze požadované atributy.

## Požadované parametry

Uveďte jeden nebo více atributů, které definují data, která se mají zobrazit. Atributy mohou být zadány v libovolném pořadí. Nezadávejte stejný atribut více než jednou.

### ADAPTER

Číslo adaptéru, prostřednictvím kterého systém NetBIOS přijímá požadavky.

### ALTDATA

Datum, kdy byla definice naposledy změněna, ve tvaru yyyy-mm-dd.

### ALTTIME

Čas, kdy byla definice naposledy změněna, ve tvaru hh.mm.ss.

### BACKLOG

Počet požadavků na souběžná připojení, které modul listener podporuje.

### COMMANDS

Počet příkazů, které může modul listener použít.

### CONTROL

Jak se má modul listener spustit a zastavit:

#### RUČNÍ

Modul listener se automaticky nespustí nebo nezastavil automaticky. Má být řízen pomocí příkazů START LISTENER a STOP LISTENER.

#### QMGR

Definovaný modul listener má být spuštěn a zastaven ve stejnou dobu, kdy je spuštěn a zastaven správce front.

#### POUZE SPUŠTĚNÍ

Modul listener má být spuštěn ve stejnou dobu, kdy je spuštěn správce front, avšak při zastavení správce front není požadováno zastavení.

### DESCR

Popisný komentář.

### IPADDR

Adresa IP modulu listener.

### LOCLNAME

Lokální název systému NETBIOS, který používá modul listener.

### NTBNAMES

Počet názvů, které může modul listener použít.

### PORT

Číslo portu pro protokol TCP/IP.

### SESSIONS

Počet relací, které může modul listener používat.

### SOCKET

Server SPX.

### TPNAME

Název transakčního programu LU6.2.

Další informace o těchto parametrech viz [“Definovat modul listener” na stránce 899](#).

## ZOBRAZENÍ PROTOKOLU

Použijte příkaz MQSC DISPLAY LOG, abyste zobrazili parametry a informace o systémových parametrech protokolu.

## Použití příkazů MQSC


Informace o tom, jak používat příkazy MQSC, najdete v tématu [Provedení úloh lokální administrace pomocí příkazů MQSC](#).

IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
			12CR

Vysvětlení symbolů ve sloupci z/OS viz [Použití příkazů v systému z/OS](#).

- [Syntaktický diagram](#)
- [“Poznámky k použití pro příkaz DISPLAY LOG” na stránce 1100](#)
- [“Popisy parametrů pro příkaz DISPLAY LOG” na stránce 1101](#)

**Synonymum:** DIS LOG



### Poznámky k použití pro příkaz DISPLAY LOG

1. Funkce DISPLAY LOG vrátí sestavu, která uvádí počáteční parametry protokolu, a aktuální hodnoty tak, jak je změněno příkazem SET LOG:
  - Zda je komprese protokolu aktivní (COMPLOG).
  - Doba, kdy povolená pásková jednotka pro čtení archivu zůstává nevyužitá, než bude dealokována (DEALLCT).
  - Velikost úložiště vstupní vyrovnávací paměti pro aktivní a archivní datové sady žurnálu (INBUFF).
  - Velikost vyrovnávací paměti výstupu pro aktivní a archivní datové sady žurnálu (OUTBUFF).
  - Maximální počet vyhrazených páskových jednotek, které mohou být nastaveny na čtení páskových nosičů protokolu archivace (MAXRTU).
  - Maximální počet svazků protokolu archivace, které mohou být zaznamenány (MAXARCH).
  - Maximální počet souběžných úloh odlehčování protokolu (MAXCNOFF)
  - Zda je archivace zapnuta nebo vypnuta (OFFLOAD).
  - Určuje, zda se používá jednoduché nebo duální protokolování (TWOACTV).
  - Určuje, zda se používá jednoduché nebo duální protokolování archivace (TWPOARCH).
  - Zda je použita jediná nebo duální sada BSDS (TWOBSDS).
  - Počet výstupních vyrovnávacích pamětí, které mají být vyplněny, než jsou zapsány do aktivních protokolových datových sad (WRHRSH).

Také vrátí zprávu o stavu protokolů.

2. Tento příkaz je interně vyvolán příkazem IBM MQ na konci spuštění správce front.

## Popisy parametrů pro příkaz DISPLAY LOG

### CMDSCOPE

Tento parametr určuje způsob provádění příkazu v případě, že je správce front členem skupiny sdílení front.

CMDSCOPE nelze použít pro příkazy vydané od první vstupní datové sady inicializace CSQINP1.

..

Příkaz bude proveden ve správci front, v němž byl zadán. Toto je výchozí hodnota.

#### ***název\_správce\_front***

Příkaz je proveden ve správci front, který jste zadali, pokud je správce front aktivní v rámci skupiny sdílení front.

Název správce front, kde příkaz zadán nebyl, můžete zadat, pouze pokud používáte prostředí skupiny sdílení front a je povolen příkazový server.

\*

Příkaz se provádí na lokálním správci front a je také předán každému aktivnímu správci front ve skupině sdílení front. Tento efekt se shoduje s výsledkem zadání příkazu pro všechny správce front ve skupině sdílení front.

## ZOBRAZIT LSSTATUS

Použijte příkaz MQSC DISPLAY LSSTATUS k zobrazení informací o stavu pro jeden nebo více modulů listener.


### Použití příkazů MQSC


Informace o tom, jak používat příkazy MQSC, najdete v tématu [Provedení úloh lokální administrace pomocí příkazů MQSC](#).

IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
✓	✓	✓	

- [Syntaktický diagram](#)
- [“Popis klíčových slov a parametrů pro příkaz DISPLAY LSSTATUS”](#) na stránce 1102
- [“Požadované parametry”](#) na stránce 1103

**Synonymum:** DIS LSSTATUS





## Popis klíčových slov a parametrů pro příkaz DISPLAY LSSTATUS

Je nutné určit modul listener, pro který chcete zobrazit informace o stavu. Modul listener lze určit pomocí specifického nebo generického názvu modulu listener. Pomocí generického názvu modulu listener můžete zobrazit buď:

- Informace o stavu pro všechny definice modulu listener pomocí jedné hvězdičky (\*) nebo
- Informace o stavu pro jeden nebo více modulů listener, které se shodují s uvedeným názvem.

### ( *název\_generický-posluchač\_listener* )

Název definice listeneru, pro kterou se mají zobrazit stavové informace. Jedna hvězdička (\*) uvádí, že se mají zobrazit informace pro všechny identifikátory připojení. Znakový řetězec s hvězdičkou na konci odpovídá všem modulům listener s řetězcem následovaným nulou nebo více znaky.

### kde:

Uveďte podmínku filtru, abyste zobrazili informace pro ty listenery, které splňují kritérium výběru podmínky filtru. Podmínka filtru je ve třech částech: *filter-keyword*, *operator* *filter-value*:

#### **klíčové\_slovo\_filtru**

Jakýkoli parametr, který lze použít k zobrazení atributů pro tento příkaz DISPLAY.

#### **operátor**

Používá se k určení, zda modul listener odpovídá hodnotě filtru na daném klíčovém slově filtru. Operátory jsou:

#### **LT**

Menší než

**GT**

Větší než

**EQ**

Rovná se

**NE**

Není rovno

**LE**

Menší nebo rovno

**GE**

Větší nebo rovno

**LK**

Shoduje se s generickým řetězcem, který jste zadali jako *filtr-hodnoty*

**nl**

Neshoduje se s generickým řetězcem, který jste zadali jako *filtr-hodnota*

***filtr-ní-hodnota***

Hodnota, kterou hodnota atributu musí být testována proti použití operátoru. V závislosti na klíčovém slově filtru to může být:

- Explicitní hodnota, která je platnou hodnotou pro testovaný atribut.
- Generická hodnota. Jedná se o znakový řetězec, s hvězdičkou na konci, například ABC\*. Je-li operátor LK, vypíše se všechny položky, kde hodnota atributu začíná řetězcem (ABC v uvedeném příkladu). Je-li operátor NL, vypíše se všechny položky, u kterých hodnota atributu nezačíná řetězcem.

Generickou hodnotu filtru nelze použít pro parametry s číselnými hodnotami nebo s jednou ze sady hodnot.

**ALL**

Zobrazí všechny informace o stavu pro každý uvedený listener. Toto je výchozí nastavení, pokud neuvedete generický název a nepožadujete žádné specifické parametry.

**Požadované parametry**

Uveďte jeden nebo více atributů, které definují data, která se mají zobrazit. Atributy mohou být zadány v libovolném pořadí. Nezadávejte stejný atribut více než jednou.

**ADAPTER**

Číslo adaptéru, prostřednictvím kterého systém NetBIOS přijímá požadavky.

**BACKLOG**

Počet požadavků na souběžná připojení, které modul listener podporuje.

**CONTROL**

Jak se má modul listener spustit a zastavit:

**RUČNÍ**

Modul listener se automaticky nespustí nebo nezastavil automaticky. Má být řízen pomocí příkazů START LISTENER a STOP LISTENER.

**QMGR**

Definovaný modul listener má být spuštěn a zastaven ve stejnou dobu, kdy je spuštěn a zastaven správce front.

**POUZE SPUŠTĚNÍ**

Modul listener má být spuštěn ve stejnou dobu, kdy je spuštěn správce front, avšak při zastavení správce front není požadováno zastavení.

**DESCR**

Popisný komentář.

**IPADDR**

Adresa IP modulu listener.

**LOCLNAME**

Lokální název systému NETBIOS, který používá modul listener.

**NTBNAMES**

Počet názvů, které může modul listener použít.

**Identifikátor PID**

Identifikátor procesu operačního systému přidružený k modulu listener.

**PORT**

Číslo portu pro protokol TCP/IP.

**SESSIONS**

Počet relací, které může modul listener používat.

**SOCKET**

Server SPX.

**STARTDA**

Datum spuštění modulu listener.

**STARTTI**

Čas spuštění modulu listener.

**STATUS**

Aktuální stav modulu listener. Může se jednat o jeden z následujících:

**Spuštěno**

Modul listener je spuštěn.

**SPOUŠTĚNÍ**

Listener je v procesu inicializace.

**ZASTAVOVÁNÍ**

Probíhá zastavení modulu listener.

**TPNAME**

Název transakčního programu LU6.2 .

**TRPTYPE**

Typ přenosu.

Další informace o těchto parametrech viz [“Definovat modul listener”](#) na stránce 899.

**z/OS ZOBRAZIT VLASTNOSTI MAXSMGS**

Použijte příkaz MQSC DISPLAY MAXSMGS, abyste viděli maximální počet zpráv, které může úloha získat nebo vložit do jediné jednotky zotavení.

**Použití příkazů MQSC**

Informace o tom, jak používat příkazy MQSC, najdete v tématu [Provedení úloh lokální administrace pomocí příkazů MQSC](#).

IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
			2CR


Vysvětlení symbolů ve sloupci z/OS viz [Použití příkazů v systému z/OS](#).

- [Syntaktický diagram](#)
- [“Poznámky k použití”](#) na stránce 1105
- [“Popisy parametrů pro DISPLAY MAXSMGS”](#) na stránce 1105

**Synonymum:** DIS MAXSM



## ZOBRAZIT VLASTNOSTI MAXSMGS



Poznámky:

<sup>1</sup> Platné pouze při plné funkci IBM MQ for z/OS , je-li správce front členem skupiny sdílení front.

## Poznámky k použití

Tento příkaz je platný pouze v systému z/OS a je zachován pro kompatibilitu s dřívějšími verzemi, ačkoli jej již nelze vydat z inicializační datové sady inicializace CSQINP1 . Místo toho byste měli použít parametr MAXUMSGS příkazu DISPLAY QMGR.

## Popisy parametrů pro DISPLAY MAXSMGS

### CMDSCOPE

Tento parametr určuje způsob provádění příkazu v případě, že je správce front členem skupiny sdílení front.

..

Příkaz bude proveden ve správci front, v němž byl zadán. Toto je výchozí hodnota.

### *název\_správce\_front*

Příkaz je proveden ve správci front, který jste zadali, pokud je správce front aktivní v rámci skupiny sdílení front.

Název správce front, kde příkaz zadán nebyl, můžete zadat, pouze pokud používáte prostředí skupiny sdílení front a je povolen příkazový server.

\*

Příkaz se provádí na lokálním správci front a je také předán každému aktivnímu správci front ve skupině sdílení front. Tento efekt se shoduje s výsledkem zadání příkazu pro všechny správce front ve skupině sdílení front.

## ZOBRAZIT SEZNAM NÁZVŮ

Použijte příkaz MQSC DISPLAY NAMELIST k zobrazení názvů v seznamu názvů.

## Použití příkazů MQSC

Informace o tom, jak používat příkazy MQSC, najdete v tématu [Provedení úloh lokální administrace pomocí příkazů MQSC](#).

IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
✓	✓	✓	2CR


Vysvětlení symbolů ve sloupci z/OS viz [Použití příkazů v systému z/OS](#).

- [Syntaktický diagram](#)
- [“Popisy parametrů pro DISPLAY NAMELIST” na stránce 1106](#)
- [“Požadované parametry” na stránce 1109](#)


**Synonymum:** DIS NL

## ZOBRAZIT SEZNAM NÁZVŮ

► DISPLAY NAMELIST ( — *generický-název-seznamu-názevů* — ) ►



### Požadované attrs



Poznámky:

<sup>1</sup> Platné pouze na IBM MQ for z/OS , pokud je správce front členem skupiny sdílení front.

<sup>2</sup> Platné pouze na z/OS.

## Popisy parametrů pro DISPLAY NAMELIST

Musíte uvést název definice seznamu názvů, kterou chcete zobrazit. Může se jednat o určitý název seznamu názvů nebo o generický název seznamu názvů. Pomocí generického názvu seznamu názvů můžete zobrazit buď:

- Všechny definice seznamu názvů
- Jeden nebo více seznamů názvů, které odpovídají zadanému názvu.

### ( *generický-název-seznamu-názevů* )

Název definice seznamu názvů, který má být zobrazen (viz Pravidla pro pojmenování objektů IBM MQ ). Koncová hvězdička (\*) odpovídá všem seznamům názvů s určeným kmenem, za nímž následuje nula nebo více znaků. Hvězdička (\*) ve vlastním seznamu určuje všechny seznamy názvů.

**kde:**

Zadejte podmínku filtru, chcete-li zobrazit pouze ty seznamy názvů, které splňují kritérium výběru podmínky filtru. Podmínka filtru je ve třech částech: *filter-keyword*, *operator* *filter-value*:

**klíčové\_slovo\_filtru**

Téměř všechny parametry, které lze použít k zobrazení atributů pro tento příkaz DISPLAY. Jako klíčová slova filtru však nelze použít parametry CMDSCOPE nebo QSGDISP. NLTYPE nelze použít jako klíčové slovo filtru, pokud jej také použijete pro výběr seznamů názvů.

**operátor**

Používá se k určení, zda seznam názvů odpovídá hodnotě filtru na daném klíčovém slově filtru. Operátory jsou:

**LT**

Menší než

**GT**

Větší než

**EQ**

Rovná se

**NE**

Není rovno

**LE**

Menší nebo rovno

**GE**

Větší nebo rovno

**LK**

Shoduje se s generickým řetězcem, který jste zadali jako *filtr-hodnoty*

**nl**

Neshoduje se s generickým řetězcem, který jste zadali jako *filtr-hodnota*

**typ CT**

Obsahuje zadanou položku. Je-li *klíčové\_slovo\_filtru* seznam, můžete jej použít k zobrazení objektů, jejichž atributy obsahují zadanou položku.

**EX**

Neobsahuje zadanou položku. Je-li *klíčové\_slovo\_filtru* seznam, můžete jej použít k zobrazení objektů, jejichž atributy neobsahují zadanou položku.

**CTG**

Obsahuje položku, která odpovídá generickému řetězci, který zadáte jako *filter-value*. Je-li *klíčové\_slovo\_filtru* seznam, můžete jej použít k zobrazení objektů, jejichž atributy se shodují s generickým řetězcem.

**EXG.**

Neobsahuje žádnou položku, která odpovídá generickému řetězci, který zadáte jako *filter-value*. Je-li *klíčové\_slovo\_filtru* seznam, můžete jej použít k zobrazení objektů, jejichž atributy se neshodují s generickým řetězcem.

**filtr-ní-hodnota**

Hodnota, kterou hodnota atributu musí být testována proti použití operátoru. V závislosti na klíčovém slově filtru to může být:

- Explicitní hodnota, která je platnou hodnotou pro testovaný atribut.

Operátory LT, GT, EQ, NE, LE nebo GE lze používat pouze jako operátory. Je-li však hodnota atributu jedna z možných sad hodnot na parametru (například hodnota NONE na parametru NLTYPE), můžete použít pouze EQ nebo NE.

- Generická hodnota. Jedná se o znakový řetězec (například znakový řetězec, který jste zadali pro parametr DESCR) s hvězdičkou na konci, například ABC\*. Znaky musí být platné pro atribut, který testujete. Je-li operátor LK, vypíše se všechny položky, kde hodnota atributu začíná řetězcem

(ABC v uvedeném příkladu). Je-li operátor NL, vypíše se všechny položky, u kterých hodnota atributu nezačíná řetězcem. Je povolen pouze jediný koncový zástupný znak (hvězdička).

Generickou hodnotu filtru nelze použít pro parametry s číselnými hodnotami nebo s jednou ze sady hodnot.

- Položka v seznamu hodnot. Hodnota může být explicitní nebo, pokud se jedná o znakovou hodnotu, může být explicitní nebo generická. Je-li to explicitní, použijte CT nebo EX jako operátor. Je-li například hodnota DEF zadána s operátorem CT, jsou vypsány všechny položky, kde je jedna z hodnot atributu DEF. Je-li generický, použijte CTG nebo EXG jako operátor. Je-li zadáno ABC\* s operátorem CTG, vypíše se všechny položky, kde jedna z hodnot atributu začíná na ABC.

## ALL

Uveďte tuto volbu, chcete-li zobrazit všechny parametry. Je-li tento parametr zadán, všechny požadované parametry nemají žádný účinek; všechny parametry se zobrazí.

Toto je výchozí nastavení, pokud neuvédete generický název a nepožadujete žádné specifické parametry.

**z/OS** V systému z/OS je to také výchozí nastavení, pokud zadáte podmínku filtru pomocí parametru WHERE, ale na jiných platformách se zobrazí pouze požadované atributy.

## **z/OS** CMDSCOPE

Tento parametr určuje způsob provádění příkazu v případě, že je správce front členem skupiny sdílení front.

..

Příkaz bude proveden ve správci front, v němž byl zadán. Toto je výchozí hodnota.

### ***název\_správce\_front***

Příkaz je proveden ve správci front, který jste zadali, pokud je správce front aktivní v rámci skupiny sdílení front.

Název správce front, kde příkaz zadán nebyl, můžete zadat, pouze pokud používáte prostředí skupiny sdílení front a je povolen příkazový server.

\*

Příkaz se provádí na lokálním správci front a je také předán každému aktivnímu správci front ve skupině sdílení front. Tento efekt se shoduje s výsledkem zadání příkazu pro všechny správce front ve skupině sdílení front.

## **z/OS** QSGDISP

Uvádí dispozice objektů, pro které se mají zobrazit informace. Hodnoty jsou:

### **LIVE**

Jedná se o výchozí hodnotu a zobrazuje informace pro objekty definované s QSGDISP (QMGR) nebo QSGDISP (COPY).

### **all**

Zobrazí informace o objektech definovaných s QSGDISP (QMGR) nebo QSGDISP (COPY).

Existuje-li prostředí sdílené správce front a příkaz se provádí ve správci front, kde byl zadán, tato volba také zobrazí informace o objektech definovaných s QSGDISP (GROUP).

Je-li QSGDISP (ALL) uvedeno ve sdíleném prostředí správce front, může příkaz dát duplicitní názvy (s různými dispozicemi).

V prostředí se sdíleným správcem front použijte

```
DISPLAY NAMELIST (name) CMDSCOPE (*) QSGDISP (ALL)
```

zobrazíte seznam všech objektů odpovídajících

name

ve skupině sdílení front bez duplikování ve sdíleném úložišti.

#### **COPY**

Zobrazit informace pouze pro objekty definované s QSGDISP (COPY).

#### **Skupina**

Zobrazit informace pouze pro objekty definované s QSGDISP (GROUP). Tato možnost je povolena pouze v případě, že se nachází prostředí správce sdílených front.

#### **PRIVATE**

Zobrazte informace pro objekty definované s QSGDISP (QMGR) nebo QSGDISP (COPY). Všimněte si, že QSGDISP (PRIVATE) zobrazuje stejné informace jako QSGDISP (LIVE).

#### **QMGR**

Zobrazit informace pouze pro objekty definované s QSGDISP (QMGR).

QSGDISP zobrazí jednu z následujících hodnot:

#### **QMGR**

Objekt byl definován s QSGDISP (QMGR).

#### **Skupina**

Objekt byl definován s QSGDISP (GROUP).

#### **COPY**

Objekt byl definován s QSGDISP (COPY).

QSGDISP nemůžete použít jako klíčové slovo filtru.

#### **z/OS NLTYPE**

Označuje typ seznamu názvů, který má být zobrazen.

Tento parametr je platný pouze pro z/OS.

#### **ALL**

Zobrazí seznamy názvů všech typů. Toto nastavení je výchozí.

#### **ŽÁDNÉ**

Zobrazí seznamy názvů typu NONE.

#### **QUEUE nebo Q**

Zobrazuje seznamy názvů, které obsahují seznamy názvů front.

#### **CLUSTER**

Zobrazuje seznamy názvů, které jsou přidruženy k klastrování.

#### **AUTHINFO**

Zobrazí seznamy názvů, které obsahují seznamy názvů objektů ověřovacích informací.

### **Požadované parametry**

Uvedte jeden nebo více parametrů, které definují data, která se mají zobrazit. Parametry lze zadat v libovolném pořadí, ale neurčujte stejný parametr vícekrát než jednou.

Předvolba, pokud nejsou zadány žádné parametry (a parametr ALL není zadán) jsou názvy objektů, a v z/OS jsou zobrazeny jejich NLTYPE a QSGDISP.

#### **ALTDATA**

Datum, kdy byla definice naposledy změněna, ve tvaru yyyy-mm-dd

#### **ALLTIME**

Čas, kdy byla definice naposledy změněna, ve tvaru hh.mm.ss

#### **DESCR**

Popis

## NAMCOUNT

Počet názvů v seznamu

## NAMES

Seznam jmen

Další informace o jednotlivých parametrech naleznete v příručce [“DEFINOVAT SEZNAM NÁZVŮ”](#) na stránce 905 .

## ZÁSADA ZOBRAZENÍ

Použijte příkaz MQSC DISPLAY POLICY pro zobrazení zásady zabezpečení.

### Použití příkazů MQSC

Informace o tom, jak používat příkazy MQSC, najdete v tématu [Provedení úloh lokální administrace pomocí příkazů MQSC](#).

IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
✓	✓	✓	

- [Syntaktický diagram](#)
- [“Popisy parametrů pro příkaz DISPLAY POLICY”](#) na stránce 1110

### ZÁSADA ZOBRAZENÍ

► DISPLAY POLICY — ( — *název\_generický-název\_zásady* — ) ◄

### Popisy parametrů pro příkaz DISPLAY POLICY

#### (*generický-název-zásady*)

Uvádí název zásady nebo názvy, které se mají zobrazit.

Můžete zadat zástupné znaky, abyste mohli zobrazit více názvů zásad.

Název zásady nebo zásady (nebo část jmen nebo názvů zásad), které se mají zobrazit, jsou stejné jako jméno fronty nebo fronty, které řídí zásady.

#### Související odkazy

[“Nastavit zásadu”](#) na stránce 1280

K nastavení zásady zabezpečení použijte příkaz MQSC SET POLICY.

[“setmqspl”](#) na stránce 146

Použijte příkaz **setmqspl** k definování nové zásady zabezpečení, nahradte již existující zásadu zabezpečení nebo odeberte existující zásadu.

[“dspmqspl”](#) na stránce 74

Příkaz **dspmqspl** se používá k zobrazení seznamu všech zásad a podrobností pojmenované zásady.

### ZOBRAZIT PROCES

Chcete-li zobrazit atributy jednoho nebo více procesů IBM MQ , použijte příkaz MQSC DISPLAY PROCESS.

### Použití příkazů MQSC


Informace o tom, jak používat příkazy MQSC, najdete v tématu [Provedení úloh lokální administrace pomocí příkazů MQSC](#).

IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
✓	✓	✓	2CR

Vysvětlení symbolů ve sloupci z/OS viz [Použití příkazů v systému z/OS](#).

- [Syntaktický diagram](#)
- [“Popisy parametrů pro PROCES DISPLAY” na stránce 1111](#)
- [“Požadované parametry” na stránce 1114](#)

**Synonymum:** DIS PRO



## Popisy parametrů pro PROCES DISPLAY

Je třeba určit název procesu, který chcete zobrazit. Může se jednat o specifický název procesu nebo o generický název procesu. Pomocí generického názvu procesu můžete zobrazit buď:

- Všechny definice procesu

- Jeden nebo více procesů, které odpovídají uvedenému názvu

### **(generický-název-procesu)**


Název definice procesu, která se má zobrazit (viz [Pravidla pro pojmenování objektů IBM MQ](#)). Koncová hvězdička (\*) odpovídá všem procesům se zadaným kmenem, za nímž následuje nula nebo více znaků. Hvězdička (\*) ve vlastním nastavení určuje všechny procesy. Všechny názvy musí být definovány pro lokálního správce front.

### **kde:**

Určete podmínku filtru a zobrazte pouze ty definice procesu, které splňují kritérium výběru podmínky filtru. Podmínka filtru je ve třech částech: *filter-keyword*, *operator* a *filter-value*:

### **klíčové\_slovo\_filtru**

Téměř všechny parametry, které lze použít k zobrazení atributů tohoto příkazu

DISPLAY.  Parametry CMDSCOPE nebo QSGDISP však nelze použít jako klíčová slova filtru.

### **operátor**

Používá se k určení, zda definice procesu odpovídá hodnotě filtru na daném klíčovém slově filtru. Operátory jsou:

#### **LT**

Menší než

#### **GT**

Větší než

#### **EQ**

Rovná se

#### **NE**

Není rovno

#### **LE**

Menší nebo rovno

#### **GE**

Větší nebo rovno

#### **LK**

Shoduje se s generickým řetězcem, který jste zadali jako *filtr-hodnota*

#### **nl**

Neshoduje se s generickým řetězcem, který jste zadali jako *filtr-hodnota*

### **filtr-ní-hodnota**

Hodnota, kterou hodnota atributu musí být testována proti použití operátoru. V závislosti na klíčovém slově filtru to může být:


- Explicitní hodnota, která je platnou hodnotou pro testovaný atribut.

Operátory LT, GT, EQ, NE, LE nebo GE lze používat pouze jako operátory. Je-li však hodnota atributu jedna z možných sad hodnot na parametru (například hodnota DEF v parametru APPLTYPE), můžete použít pouze EQ nebo NE.

- Generická hodnota. Jedná se o znakový řetězec (například znakový řetězec, který jste zadali pro parametr DESCR) s hvězdičkou na konci, například ABC\*. Je-li operátor LK, vypíší se všechny položky, kde hodnota atributu začíná řetězcem (ABC v uvedeném příkladu). Je-li operátor NL, vypíší se všechny položky, u kterých hodnota atributu nezačíná řetězcem. Je povolen pouze jediný koncový zástupný znak (hvězdička).

### **ALL**

Uvedte tuto volbu, chcete-li zobrazit všechny parametry. Je-li tento parametr zadán, všechny požadované parametry nemají žádný účinek; všechny parametry se stále zobrazují.

V systémech AIX, HP-UX, Linux, IBM i, Solaris, a Windows  a z/OSse jedná o výchozí nastavení, pokud nezadáte generický název a nepožadujete žádné specifické parametry.



**z/OS** V systému z/OS je to také výchozí nastavení, pokud zadáte podmínku filtru pomocí parametru WHERE, ale na jiných platformách se zobrazí pouze požadované atributy.

## **z/OS** **CMDSCOPE**

Tento parametr se vztahuje pouze na z/OS a určuje, jak se příkaz provádí, když je správce front členem skupiny sdílení front.

CMDSCOPE musí být prázdný nebo lokální správce front, pokud je QSGDISP nastaveno na GROUP.

..

Příkaz bude proveden ve správci front, v němž byl zadán. Toto je výchozí hodnota.

### ***název\_správce\_front***

Příkaz je proveden ve správci front, který jste zadali, pokud je správce front aktivní v rámci skupiny sdílení front.

Název správce front, kde příkaz zadán nebyl, můžete zadat, pouze pokud používáte prostředí skupiny sdílení front a je povolen příkazový server.

\*

Příkaz se provádí na lokálním správci front a je také předán každému aktivnímu správci front ve skupině sdílení front. Tento efekt se shoduje s výsledkem zadání příkazu pro všechny správce front ve skupině sdílení front.

Jako klíčové slovo filtru nelze použít CMDSCOPE.

## **z/OS** **QSGDISP**

Uvádí dispozice objektů, pro které se mají zobrazit informace. Hodnoty jsou:

### **LIVE**

Jedná se o výchozí hodnotu a zobrazuje informace pro objekty definované s QSGDISP (QMGR) nebo QSGDISP (COPY).

### **all**

Zobrazí informace o objektech definovaných s QSGDISP (QMGR) nebo QSGDISP (COPY).

Existuje-li prostředí sdílené správce front a příkaz se provádí ve správci front, kde byl zadán, tato volba také zobrazí informace o objektech definovaných s QSGDISP (GROUP).

Je-li QSGDISP (LIVE) zadán nebo je-li výchozí, nebo pokud je QSGDISP (ALL) určeno v prostředí sdíleného správce front, může příkaz dát duplicitní názvy (s různými dispozicemi).

### **COPY**

Zobrazit informace pouze pro objekty definované s QSGDISP (COPY).

### **Skupina**

Zobrazit informace pouze pro objekty definované s QSGDISP (GROUP). Tato možnost je povolena pouze v případě, že se nachází prostředí správce sdílených front.

### **PRIVATE**

Zobrazte informace pro objekty definované s QSGDISP (QMGR) nebo QSGDISP (COPY). Všimněte si, že QSGDISP (PRIVATE) zobrazuje stejné informace jako QSGDISP (LIVE).

### **QMGR**

Zobrazit informace pouze pro objekty definované s QSGDISP (QMGR).

QSGDISP zobrazí jednu z následujících hodnot:

### **QMGR**

Objekt byl definován s QSGDISP (QMGR).

### **Skupina**

Objekt byl definován s QSGDISP (GROUP).

### **COPY**

Objekt byl definován s QSGDISP (COPY).

QSGDISP nemůžete použít jako klíčové slovo filtru.

## Požadované parametry

Uveďte jeden nebo více parametrů, které definují data, která se mají zobrazit. Parametry lze zadat v libovolném pořadí, ale neurčujte stejný parametr vícekrát než jednou.

Předvolba, nejsou-li zadány žádné parametry (a parametr ALL není zadán) je to, že názvy objektů a, pouze v systému z/OS , QSGDISP se zobrazí.

### ALTDATA

Datum, kdy byla definice naposledy změněna, ve tvaru yyyy-mm-dd

### ALLTIME

Čas, kdy byla definice naposledy změněna, ve tvaru hh.mm.ss

### APPLICID

Identifikátor aplikace

### APPLTYPE

Typ aplikace. Kromě hodnot uvedených pro tento parametr v produktu “Popisy parametrů pro DEFINE PROCESS” na stránce 910 lze hodnotu SYSTEM zobrazit. To znamená, že typ aplikace je správce front.

### DESCR

Popis

### ENVRDATA

Data prostředí

### USERDATA

Data uživatele

Další informace o jednotlivých parametrech naleznete v příručce “DEFINOVÁNÍ PROCESU” na stránce 908 .

## ZOBRAZIT PUBSUB

Použijte příkaz MQSC DISPLAY PUBSUB, abyste zobrazili informace o stavu publikování/odběru pro správce front.

## Použití příkazů MQSC

Informace o tom, jak používat příkazy MQSC, najdete v tématu [Provedení úloh lokální administrace pomocí příkazů MQSC](#).


IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
✓	✓	✓	2CR

Vysvětlení symbolů ve sloupci z/OS viz [Použití příkazů v systému z/OS](#).

- [Syntaktický diagram](#)
- [“Popisy parametrů pro DISPLAY PUBSUB” na stránce 1115](#)
- [“Vrácené parametry” na stránce 1116](#)

**Synonymum:** žádné

## ZOBRAZIT PUBSUB



### Poznámky:

<sup>1</sup> Platné pouze na z/OS.

<sup>2</sup> Platné pouze na z/OS , pokud je správce front členem skupiny sdílení front.

## Popisy parametrů pro DISPLAY PUBSUB

### TYPE

Typ připojení typu publikování-odběr.

### ALL

Zobrazte stav publikování/odběru pro tohoto správce front a pro nadřizená a podřizená hierarchická připojení.

### Podřizený prvek

Zobrazte stav publikování/odběru pro podřizená připojení.

### LOKÁLNÍ

Zobrazte stav publikování/odběru pro tohoto správce front.

### PARENT

Zobrazí stav publikování/odběru pro nadřizené připojení.

### **z/OS** CMDSCOPE

Tento parametr se vztahuje pouze na z/OS a určuje, jak se příkaz provádí, když je správce front členem skupiny sdílení front.

..

Příkaz bude proveden ve správci front, v němž byl zadán. Toto je výchozí hodnota.

### **název\_správce\_front**

Příkaz je proveden ve správci front, který jste zadali, pokud je správce front aktivní v rámci skupiny sdílení front.

Název správce front, kde příkaz zadán nebyl, můžete zadat, pouze pokud používáte prostředí skupiny sdílení front a je povolen příkazový server.

\*

Příkaz se provádí na lokálním správci front a je také předán každému aktivnímu správci front ve skupině sdílení front. Tento efekt se shoduje s výsledkem zadání příkazu pro všechny správce front ve skupině sdílení front.

Jako klíčové slovo filtru nelze použít CMDSCOPE.

## Vrácené parametry

Je vrácena skupina parametrů, která obsahuje atributy TYPE, QMNAME, STATUS, SUBCOUNT a TPCOUNT. Tato skupina je vrácena pro aktuálního správce front, pokud nastavíte typ TYPE na hodnotu LOCAL nebo ALL, pokud nastavíte typ TYPE na PARENT nebo ALL, a pro každého podřízeného správce front, nastavíte-li hodnotu TYPE na hodnotu CHILD nebo ALL.

### TYPE

#### Podřízený prvek

Podřízená připojení.

#### LOKÁLNÍ

Informace pro tohoto správce front.

#### PARENT


Nadřízené připojení.

### QMNAME

Název aktuálního správce front nebo vzdáleného správce front připojeného jako nadřízený objekt nebo podřízený objekt.

### STATUS

Stav stroje publikování/odběru nebo hierarchického připojení. Stroj publikování/odběru se inicializuje a ještě není v provozu. Je-li správce front členem klastru (má definovaný alespoň jeden CLUSRCVR), zůstane v tomto stavu, dokud nebude k dispozici mezipaměť klastru.

 V systému IBM MQ for z/OS to vyžaduje, aby byl spuštěn inicializátor kanálu.

Je-li TYPE CHILD, mohou být vráceny následující hodnoty:

#### AKTIVNÍ

Připojení k podřízenému správci front je aktivní.

#### CHYBA

Tento správce front není schopen inicializovat připojení k podřízenému správci front kvůli chybě konfigurace. V protokolech správce front je vytvořena zpráva, která označuje specifickou chybu. Obdržíte-li chybovou zprávu AMQ5821 nebo v systémech z/OS CSQT821E, možné příčiny zahrnují:

- Přenosová fronta je plná.
- Vyřazení fronty vysílání je zakázáno.

Pokud obdržíte chybovou zprávu AMQ5814 nebo na systémech z/OS CSQT814E, proveďte následující akce:

- Zkontrolujte, zda je podřízený správce front správně zadán.
- Ujistěte se, že zprostředkovatel je schopen přeložit název správce front podřízeného zprostředkovatele.

Chcete-li rozlišit název správce front, musí být konfigurován alespoň jeden z následujících prostředků:

- Přenosová fronta se stejným názvem jako podřízený název správce front.
- Definice aliasu správce front se stejným názvem jako podřízený název správce front.
- Klastr s podřízeným správcem front je členem stejného klastru jako tento správce front.
- Definice aliasu správce front klastru se stejným názvem jako podřízený název správce front.

- Výchozí přenosová fronta.

Po správném nastavení konfigurace upravte název podřízeného správce front tak, aby byl prázdný. Poté je nastaven s použitím názvu podřízeného správce front.

### **SPOUŠTĚNÍ**

Jiný správce front se pokouší požadovat, aby se tento správce front stal jeho nadřízeným prvkem.

Pokud stav podřízeného objektu zůstává ve STARTING bez pokračování na AKTIVNÍ, proveďte následující akce:

- Zkontrolujte, zda je kanál odesílatele do podřízeného správce front spuštěn.
- Zkontrolujte, zda je kanál příjemce z podřízeného správce front spuštěn.

### **ZASTAVOVÁNÍ**

Probíhá odpojování správce front.

Pokud stav podřízeného prvku zůstává v ZASTAVOVÁNÍ, proveďte následující akce:

- Zkontrolujte, zda je kanál odesílatele do podřízeného správce front spuštěn.
- Zkontrolujte, zda je kanál příjemce z podřízeného správce front spuštěn.

Je-li TYPE LOCAL, mohou být vráceny tyto hodnoty:

### **AKTIVNÍ**

Stroj publikování/odběru a rozhraní publikování/odběru ve frontě jsou spuštěny. Proto je možné publikovat nebo přihlásit se k odběru pomocí rozhraní API a front, které jsou monitorovány rozhraním pro publikování/odběr ve frontě.

### **COMPAT**

Stroj pro publikování/odběr je spuštěn. Proto je možné publikovat nebo přihlásit se k odběru pomocí rozhraní API. Rozhraní pro publikování/odběr není spuštěné. Proto žádná zpráva, která je vložena do front, které jsou monitorovány rozhraním pro publikování/odběr ve frontě, nepostupuje podle IBM MQ.

### **CHYBA**

Stroj publikování/odběru se nezdařil. Zkontrolujte protokoly chyb a určete příčinu selhání.


### **NEAKTIVNÍ**

Stroj pro publikování/odběr a rozhraní pro publikování/odběr ve frontě nejsou spuštěny. Proto není možné publikovat nebo přihlásit se k odběru pomocí rozhraní API. Jakékoli zprávy publish/subscribe, které jsou vloženy do front, které jsou monitorovány rozhraním publikování/odběru ve frontě, nejednají pomocí obslužného programu IBM MQ.

Pokud je neaktivní a chcete spustit stroj publikování/odběru, použijte příkaz **ALTER QMGR PSMODE(ENABLED)**.

### **SPOUŠTĚNÍ**

Stroj publikování/odběru se inicializuje a ještě není v provozu. Je-li správce front členem klastru, má definován alespoň jeden objekt CLUSRCVR, zůstane v tomto stavu, dokud nebude k dispozici mezipaměť klastru.

 V systému IBM MQ for z/OS to vyžaduje, aby byl spuštěn inicializátor kanálu.

### **ZASTAVOVÁNÍ**

Probíhá zastavení stroje publikování/odběru.

Pokud je TYPE nastaven PARENT, mohou být vráceny tyto hodnoty:

### **AKTIVNÍ**

Připojení k nadřízenému správci front je aktivní.

### **CHYBA**

Tento správce front není schopen inicializovat připojení k nadřízenému správci front kvůli chybě konfigurace. V protokolech správce front je vytvořena zpráva, která označuje specifickou chybu.

Obdržíte-li chybovou zprávu AMQ5821,  nebo na systémech z/OS CSQT821E, možné příčiny zahrnují:

- Přenosová fronta je plná.
- Vyřazení fronty vysílání je zakázáno.

Pokud obdržíte chybovou zprávu AMQ5814, nebo na systémech z/OS CSQT814E, , proveďte následující akce:

- Zkontrolujte, zda je nadřazený správce front správně zadán.
- Ujistěte se, že zprostředkovatel je schopen přeložit název správce front nadřazeného zprostředkovatele.

Chcete-li rozlišit název správce front, musí být konfigurován alespoň jeden z následujících prostředků:

- Přenosová fronta se stejným názvem, jako je název nadřazeného správce front.
- Definice aliasu správce front se stejným názvem jako nadřazený název správce front.
- Klastř s nadřazeným správcem front je členem stejného klastřu jako tento správce front.
- Definice aliasu správce front klastřu se stejným názvem jako nadřazený název správce front.
- Výchozí přenosová fronta.

Po správném nastavení konfigurace upravte název nadřazeného správce front tak, aby byl prázdný. Poté nastavte název nadřazeného správce front.

### **Odmítnuto**

Připojení k nadřazenému správci front bylo odmítnuto. To může být způsobeno tím, že:

- Nadřazený správce front již má podřazeného správce front se stejným názvem, jako má tento správce front.
- Nadřazený správce front použil příkaz RESET QMGR TYPE (PUBSUB) CHILD k odebrání tohoto správce front jako jednoho z jeho podřazených prvků.

### **SPOUŠTĚNÍ**

Správce front se pokouší požádat o to, aby se jiný správce front stal jeho nadřazeným.

Pokud zůstane nadřazený stav ve STARTING bez pokračování na AKTIVNÍ, proveďte následující akce:

- Zkontrolujte, zda je kanál odesílatele k nadřazenému správci front spuštěn.
- Zkontrolujte, zda je kanál příjemce z nadřazeného správce front spuštěn.

### **ZASTAVOVÁNÍ**

Správce front se odpojuje od svého nadřazeného.

Pokud zůstane nadřazený stav v ZASTAVENÍ, proveďte následující akce:

- Zkontrolujte, zda je kanál odesílatele k nadřazenému správci front spuštěn.
- Zkontrolujte, zda je kanál příjemce z nadřazeného správce front spuštěn.

### **SUBCOUNT**

Je-li TYPE LOCAL, vrátí se celkový počet odběrů vůči lokálnímu stromu. Je-li TYPE CHILD nebo PARENT, nejsou vztahy správce front dotazovány a je vrácena hodnota NONE .

### **TPCOUNT**

Je-li TYPE LOCAL, vrátí se celkový počet uzlů témat v lokálním stromu. Je-li TYPE CHILD nebo PARENT, nejsou vztahy správce front dotazovány a je vrácena hodnota NONE .

### **ZOBRAZIT QMGR**

Chcete-li zobrazit parametry správce front pro tohoto správce front, použijte příkaz MQSC DISPLAY QMGR.

## Použití příkazů MQSC


Informace o tom, jak používat příkazy MQSC, najdete v tématu [Provedení úloh lokální administrace pomocí příkazů MQSC](#).

IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
✓	✓	✓	2CR

Vysvětlení symbolů ve sloupci z/OS viz [Použití příkazů v systému z/OS](#).

- [Syntaktický diagram](#)
- [“Popisy parametrů pro DISPLAY QMGR” na stránce 1121](#)
- [“Požadované parametry” na stránce 1122](#)

**Synonymum:** DIS QMGR




ACCTCONO	3
ACCTINT	3
ACCTMQI	3
ACCTQ	
ACTIVREC	
ACTVCONO	3
ACTVTRC	3
ALTDATA	
ALTIME	
CCSID	
CERTLABL	
CERTQSGL	1
CFCNLOS	2
CMDLEVEL	
COMMANDQ	
CONNAUTH	
CPILEVEL	2
CRDATE	3
CRTIME	3
CUSTOM	
DEADQ	
DESCR	
DISTL	3
EXPRYINT	2
GROUPUR	2
MARKINT	
MAXHANDS	
MAXMSG	
MAXPROPL	
MAXPRTY	
MAXUMSGS	
MONQ	
PLATFORM	
QMNAME	
QSGNAME	2
ROUTEREC	
SCMDSERV	3
SCYCASE	
SPLCAP	2
SQQMNAME	2
STATINT	3
STATMQI	3
STATQ	3
SYNCPT	
TRIGINT	
VERSION	
XRCAP	

### Atributy řízení události


AUTHOREV	
BRIDGEEV	2
CHLEV	
CMDEV	
CONFIGEV	
INHIBTEV	
LOCALEV	
LOGGEEV	3
PERFMEV	
REMOTEEV	
SSLEV	
STRSTPEV	



## Atributy klastru



## Atributy publikování/odběru správce front



Poznámky:

- 1 Platné pouze na z/OS, pokud je správce front členem skupiny sdílení front.
- 2 Platné pouze na z/OS.
- 3 Neplatné na z/OS.

## Popisy parametrů pro DISPLAY QMGR

### ALL

Uvedte tento parametr, chcete-li zobrazit všechny parametry. Je-li tento parametr zadán, všechny požadované parametry jsou neúčinné; všechny parametry se stále zobrazují.

V systémech AIX, HP-UX, Linux, IBM i, Solarisa Windows je tento parametr výchozím nastavením, pokud nepožadujete žádné specifické parametry.

### z/OS CMDSCOPE

Tento parametr se vztahuje pouze na z/OS a určuje, jak se příkaz spustí, když je správce front členem skupiny sdílení front.

• •

Příkaz bude spuštěn ve správci front, v němž byl zadán. Tento příkaz je výchozí hodnotou.

### ***název\_správce\_front***

Příkaz je spuštěn ve správci front, který jste zadali, pokud je správce front aktivní v rámci skupiny sdílení front.

Název správce front, kde příkaz zadán nebyl, můžete zadat, pouze pokud používáte prostředí skupiny sdílení front a je povolen příkazový server.

\*

Příkaz je spuštěn na lokálním správci front a je také předáván každému aktivnímu správci front ve skupině sdílení front. Efekt spuštění tohoto příkazu je stejný jako zadání příkazu do každého správce front ve skupině sdílení front.

## SYSTEM

Tento parametr určete, chcete-li zobrazit sadu systémových atributů správce front, které jsou k dispozici v seznamu atributů systému správce front. Informace o těchto parametrech naleznete v příručce “Požadované parametry” na stránce 1122 .

Zadáte-li tento parametr, bude každý požadavek, který provedete, aby zobrazoval jednotlivé parametry v rámci této sady, neúčinný.

## EVENT

Uveďte tento parametr, chcete-li zobrazit sadu atributů řízení událostí, které jsou dostupné v seznamu attrs pro řízení událostí. Informace o těchto parametrech naleznete v příručce “Požadované parametry” na stránce 1122 .

Zadáte-li tento parametr, bude každý požadavek, který provedete, aby zobrazoval jednotlivé parametry v rámci této sady, neúčinný.

## CHINIT

Tento parametr zadejte, chcete-li zobrazit sadu atributů souvisejících s distribuovaným zařízením do fronty, které jsou k dispozici v seznamu atributů distribuovaných front-t. Můžete také zadat DQM, chcete-li zobrazit stejnou sadu atributů. Informace o těchto parametrech naleznete v příručce “Požadované parametry” na stránce 1122 .

Zadáte-li tento parametr, bude každý požadavek, který provedete, aby zobrazoval jednotlivé parametry v rámci této sady, neúčinný.

## CLUSTER

Uveďte tento parametr pro zobrazení sady atributů vztahujících se k klastrování, které jsou dostupné v seznamu atributů klastru. Informace o těchto parametrech naleznete v příručce “Požadované parametry” na stránce 1122 .

Zadáte-li tento parametr, bude každý požadavek, který provedete, aby zobrazoval jednotlivé parametry v rámci této sady, neúčinný.

## PUBSUB

Zadáním tohoto parametru zobrazíte sadu atributů souvisejících s publikováním/odběrem, které jsou k dispozici v seznamu pub/odběru správce front. Informace o těchto parametrech naleznete v příručce “Požadované parametry” na stránce 1122 .

Zadáte-li tento parametr, bude každý požadavek, který provedete, aby zobrazoval jednotlivé parametry v rámci této sady, neúčinný.

## Požadované parametry

**Poznámka:** Nejsou-li zadány žádné parametry (a parametr ALL není zadán nebo je nastaven na výchozí hodnotu), vrátí se název správce front.

Pro správce front můžete požádat o následující informace:

### ACCTCONO

Zda lze přepsat nastavení parametrů správce front ACCTQMQI a ACCTQ na hodnotu. Tento parametr je platný pouze v systémech IBM i, SYSTÉM UNIX, Linuxa Okna .

### ACCTINT

Interval, ve kterém jsou zapisovány intermediační účtovací záznamy. Tento parametr je platný pouze v systémech IBM i, SYSTÉM UNIX, Linuxa Okna .

### ACCTMQI

Určuje, zda mají být shromažďovány informace o účtování pro data MQI. Tento parametr je platný pouze v systémech IBM i, SYSTÉM UNIX, Linuxa Okna .

### ACCTQ

Zda má být shromažďování dat evidence povoleno pro fronty.

### ACTCHL

Maximální počet kanálů, které mohou být současně aktivní.

Tento parametr je platný pouze pro z/OS.

#### **ACTIVREC**

Zda se mají zprávy o aktivitě generovat, pokud jsou požadovány ve zprávě.

#### **ACTVCONO**

Zda lze potlačit nastavení parametru správce front ACTIVTRC. Tento parametr je platný pouze v systémech IBM i, SYSTÉM UNIX, Linuxa Okna .

#### **ACTVTRC**

Určuje, zda mají být shromažďovány informace o trasování aktivity aplikace IBM MQ MQI. Viz [Nastavení ACTIVTRC pro řízení shromažďování informací o trasování aktivity](#). Tento parametr je platný pouze v systémech IBM i , SYSTÉM UNIX, Linuxa Okna .

#### **z/OS ADOPTCHK**

Které prvky se kontrolují při určení, zda je agent MCA přijat při zjištění nového příchozího kanálu se stejným názvem jako již má aktivní agent MCA.

Tento parametr je platný pouze pro z/OS.

#### **z/OS ADOPTMCA**

Určuje, zda má být osiřelá instance MCA znovu spuštěna, když je zjištěn nový požadavek příchozího kanálu odpovídající parametrům ADOPTCHK.

Tento parametr je platný pouze pro z/OS.

#### **ALTDAT**

Datum, kdy byla definice naposledy změněna, ve tvaru yyyy-mm-dd.

#### **ALTTIME**

Čas, kdy byla definice naposledy změněna, ve tvaru hh.mm.ss.

#### **AUTHOREV**

Zda se generují události autorizace.

#### **z/OS BRIDGEEV**

Pouze v systému z/OS , zda jsou generovány události mostu IMS .

#### **CCSID**

Identifikátor kódované znakové sady. Tento parametr se používá pro všechna pole znakových řetězců definovaná rozhraním API (application programming interface), včetně názvů objektů, a data a času vytvoření každé fronty. Nevztahuje se na data aplikace, která jsou přenášena jako text zpráv.

#### **CERTLABL**

Určuje jmenovku certifikátu, kterou používá tento správce front.

#### **z/OS CERTQSG**

Určuje popis certifikátu skupiny sdílení front (QSG).

Tento parametr je platný pouze pro z/OS.

#### **CERTVPOL**

Určuje, která zásada ověření certifikátu SSL/TLS se používá k ověření platnosti digitálních certifikátů přijatých ze vzdálených partnerských systémů. Tento atribut lze použít k řízení toho, jak striktně se platnost řetězce certifikátů shoduje s oborovými standardy zabezpečení. Další informace o zásadách ověření platnosti certifikátu naleznete v tématu [Zásady ověření certifikátu v produktu IBM MQ](#).

Tento parametr je platný pouze pro SYSTÉM UNIX, Linuxa Okna.

#### **z/OS CFCONLOS**

Určuje akci, která má být provedena, když správce front ztratí připojení ke struktuře administrace, nebo jakoukoli strukturu CF s CFCONLOS nastavenou na ASQMGR.

Tento parametr je platný pouze pro z/OS.

#### **CHAD**

Určuje, zda je povolena automatická definice přijímačů a kanálů připojení serveru.

**z/OS** Tento parametr není platný v systému z/OS.

#### **CHADEV**

Zda jsou povoleny události automatické definice.

**z/OS** Tento parametr není platný v systému z/OS.

#### **CHADEXIT**

Název uživatelské procedury automatické definice kanálu.

#### **CHIADAPS**

Počet podúloh adaptéru, které se mají použít pro zpracování volání produktu IBM MQ .

**z/OS** Tento parametr je platný pouze pro z/OS.

#### **z/OS CHIDISPS**

Počet dispečerů, který má být použit pro inicializátor kanálu.

Tento parametr je platný pouze pro z/OS.

#### **CHISERVP**

Toto pole je vyhrazeno pouze pro použití IBM .

#### **CHLAUTH**

Zda jsou zkontrolovány záznamy ověření kanálu.

#### **CHLEV**

Zda se generují události kanálu.

#### **CLWLEXIT**

Název uživatelské procedury pracovní zátěže klastru.

#### **CLWLDATA**

Data předaná do uživatelské procedury pracovní zátěže klastru.

#### **CLWLLEN**

Maximální počet bajtů dat zprávy, odeslaných ukončení vytížení klastru.

Tento parametr není platný v systému Linux.

#### **CLWLMRUC**

Maximální počet odchozích kanálů klastru.

#### **CLWLUSEQ**

Chování operací MQPUTs pro fronty, kde hodnota CLWLUSEQ má hodnotu QMGR.

#### **CMDEV**

Zda jsou generovány události příkazů.

#### **CMDLEVEL**

Úroveň příkazů. Značí úroveň příkazů řízení systému podporovaných správcem front.

#### **COMMANDQ**

Název vstupní fronty příkazu systému. Do této fronty mohou vkládat příkazy vhodně autorizované aplikace.

#### **CONFIGEV**

Zda se generují události konfigurace.

#### **CONNAUTH**

Název objektu ověřovacích informací, který se používá k poskytnutí umístění ověření ID uživatele a hesla.

#### **CPILEVEL**

Vyhrazeno, tato hodnota nemá žádný význam.

#### **CRDATE**

Datum, kdy byl vytvořen správce front (ve tvaru yyyy-mm-dd).

#### **CRTIME**

Čas, kdy byl vytvořen správce front (ve tvaru hh.mm.ss).

## **CUSTOM**

Tento atribut je vyhrazen pro konfiguraci nových funkcí před zavedením oddělených atributů. Může obsahovat hodnoty nula nebo více atributů jako dvojice názvu atributu a hodnoty ve tvaru NAME (VALUE).

## **DEADQ**

Název fronty, do které jsou odesílány zprávy, pokud nemohou být směrovány do správného místa určení (fronta nedoručených zpráv nebo fronta nedoručených zpráv). Předvolba jsou mezery.

Například zprávy jsou vloženy do této fronty, když:

- Zpráva dorazí do správce front, který je určen pro frontu, která dosud není definována v daném správci front.
- Zpráva dorazí do správce front, ale fronta, pro kterou je určena, ji nemůže přijmout, protože pravděpodobně:
  - Fronta je plná
  - Fronta je blokována pro vkládání
  - Odesílající uzel nemá oprávnění k vložení zprávy do fronty.
- Musí být generována zpráva o výjimce, ale uvedená fronta není známa tomuto správci front.

**Poznámka:** Zprávy, které předaly svůj čas ukončení platnosti, se do této fronty nepřevádějí, jsou-li vyřazeny.

Pokud fronta nedoručených zpráv není definována nebo je plná nebo je z nějakého jiného důvodu nepoužitelná, bude místo toho v přenosové frontě zadržena zpráva, která by byla agentem kanálu zpráv přenesena do agenta kanálu zpráv.

Není-li fronta nedoručených zpráv nebo fronta nedoručených zpráv určena, budou pro tento parametr vráceny všechny mezery.

## **DEFCLXQ**

Atribut DEFCLXQ řídí, která přenosová fronta je standardně vybrána kanály odesílatele klastru k získání zpráv z kanálů příjemce klastru k odeslání zpráv do kanálů příjemce klastru.

## **SCTQ**

Všechny odesílací kanály klastru posílají zprávy z SYSTEM . CLUSTER . TRANSMIT . QUEUE. correlID zpráv uvedený v přenosové frontě identifikuje, pro který odesílací kanál klastru je zpráva určena.

SCTQ se nastaví při definici správce front. Toto chování je implicitní ve verzích produktu IBM WebSphere MQ před verzí Verze 7.5. Ve starších verzích nebyl parametr správce front DEFCLXQ nebyl přítomen.

## **CHANNEL**

Každý odesílací kanál klastru posílá zprávy z různých přenosových front. Každá přenosová fronta je vytvořena jako trvalá dynamická fronta z modelové fronty SYSTEM . CLUSTER . TRANSMIT . MODEL . QUEUE.

Je-li atribut správce front DEFCLXQ nastaven na hodnotu CHANNEL, Výchozí konfigurace se změnila na odesílací kanály klastru přidružené k jednotlivým přenosovým frontám klastru. Přenosové fronty jsou trvalé dynamické fronty vytvořené z modelové fronty SYSTEM . CLUSTER . TRANSMIT . MODEL . QUEUE. Každá přenosová fronta je přidružená k jednomu odesílacímu kanálu klastru. Protože přenosovou frontu klastru obsluhuje jeden odesílací kanál klastru, obsahuje přenosová fronta zprávy pouze pro jednoho správce front v jednom klastru. Klastry můžete nakonfigurovat tak, aby každý správce front z klastru obsahoval pouze jednu frontu klastru. V takovém případě se zprávy ze správce front budou do každé fronty klastru přenášet odděleně od zpráv do jiných front.

## **DEFXMITQ**

Výchozí název přenosové fronty. Tento parametr je přenosovou frontou, na které jsou zprávy určené pro vzdáleného správce front vloženy, pokud není definována žádná jiná vhodná přenosová fronta.

**DESCR**

Popis.

**DISTL**

Určuje, zda jsou distribuční seznamy podporovány správcem front.

**z/OS** Tento parametr není platný v systému z/OS.

**z/OS DNSGROUP**

Tento parametr není již používán. Informace naleznete v dokumentu [WLM/DNS již není podporován](#). Tento parametr je platný pouze v systému z/OS

**z/OS DNSWLM**

Tento parametr není již používán. Informace naleznete v dokumentu [WLM/DNS již není podporován](#). Tento parametr je platný pouze pro z/OS.

**z/OS EXPRYINT**

V systému z/OS jde o přibližný interval mezi skeny pro zprávy s vypršenou platností.

**z/OS GROUPUR**

Pouze v systému z/OS, zda jsou aplikace klienta XA povoleny pro připojení k tomuto správci front s dispozicí SKUPINY zotavení.

**z/OS IGQ**

Pouze v systému z/OS určuje, zda má být použito řazení do fronty v rámci skupiny.

**z/OS IGQAUT**

Pouze v systému z/OS zobrazuje typ kontroly oprávnění používaný agentem front v rámci skupiny.

**z/OS IGQUSER**

Pouze v systému z/OS zobrazuje ID uživatele používaného agentem fronty v rámci skupiny.

**INHIBTEV**

Určuje, zda mají být generovány události blokování.

**IPADDRV**

Zda se má použít adresa IP IPv4 nebo IPv6 pro připojení kanálu v nejednoznačných případech.

**LOCALEV**

Zda se generují lokální chybové události.

**LOGGEREV**

Určuje, zda jsou generovány události protokolu o zotavení. Tento parametr je platný pouze v systémech IBM i, SYSTÉM UNIX, Linux a Okna.

**LSTRTMR**

The time interval, in seconds, between attempts by IBM MQ to restart the listener after an APPC or TCP/IP failure.

Tento parametr je platný pouze pro z/OS.

**z/OS LUGROUP**

Generický název LU, který má být použit modulem listener LU 6.2, který zpracovává příchozí přenosy pro skupinu sdílení front.

Tento parametr je platný pouze pro z/OS.

**z/OS LUNAME**

Název jednotky LU, která má být použita pro odchozí přenosy LU 6.2.

Tento parametr je platný pouze pro z/OS.

z/OS

### LU62ARM

Přípona člena APPCPM SYS1.PARMLIB. Tato přípona určuje LUADD pro tento inicializátor kanálu. Když správce automatického restartu (ARM) restartuje inicializátor kanálu, vydá se příkaz z/OS SET APPC=xx.

Tento parametr je platný pouze pro z/OS.

z/OS

### LU62CHL

Maximální počet kanálů, které mohou být aktuální, nebo klientů, kteří mohou být připojeni, které používají přenosový protokol LU 6.2. Je-li hodnota LU62CHL nula, přenosový protokol LU 6.2 se nepoužije.

Tento parametr je platný pouze pro z/OS.

### MARKINT

Interval procházení značky v milisekundách.



**Upozornění:** Tato hodnota by neměla být pod výchozí hodnotou 5000.

z/OS

### MAXCHL

Maximální počet kanálů, které mohou být aktuální (včetně kanálů připojení serveru s připojenými klienty).

Tento parametr je platný pouze pro z/OS.

### MAXHANDS

Maximální počet otevřených ovladačů, které může mít libovolné jedno připojení současně.

### MAXMSGL

Maximální délka zprávy, kterou může správce front zpracovat. Jednotlivé fronty nebo kanály mohou mít menší maximum, než je hodnota tohoto parametru.

### MAXPROPL ( *celé číslo* )

Maximální délka dat vlastností v bajtech, která může být přidružena ke zprávě.

Tento parametr je platný pouze v systémech IBM i, z/OS, SYSTÉM UNIX, Linuxu a Okna.

### MAXPRTY

Maximální priorita. Tato hodnota je 9.

### MAXUMSGS

Maximální počet nepotvrzených zpráv v rámci jednoho synchronizačního bodu. Výchozí hodnota je 10000.

MAXUMSGS nemá žádný dopad na IBM MQ Telemetry. IBM MQ Telemetry se pokusí dávkově zpracovat požadavky na odběr, odhlášení z odběru, odeslání a přijetí zpráv z více klientů v pracovních dávkách v rámci dané transakce.

### MONACLS

Zda se mají shromažďovat online data monitorování pro automaticky definované kanály odesílatele klastru, a pokud ano, rychlost shromažďování dat.

### MONCHL

Zda se mají shromažďovat online data monitorování pro kanály, a pokud ano, rychlost shromažďování dat.

### MONQ

Zda se mají data monitorování online shromažďovat pro fronty, a pokud ano, také rychlost shromažďování dat.

z/OS

### OPORTMAX

Maximální hodnota v rozsahu čísel portů, které mají být použity při vázání odchozích kanálů.

Tento parametr je platný pouze pro z/OS.

z/OS

## OPORTMIN

Minimální hodnota v rozsahu čísel portů, které mají být použity při vázání odchozích kanálů.

Tento parametr je platný pouze pro z/OS.

## PARENT

Název správce front, do kterého je tento správce front připojen hierarchicky jako podřízený prvek.

## PERFMEV

Zda se generují události související s výkonem.

## PLATFORM

Architektura platformy, na které je spuštěn správce front. Hodnota tohoto parametru je

z/OS

MVS (pro platformy z/OS), NSK, OS2, OS400, **V 8.0.0.2** APPLIANCE, UNIX, nebo WINDOWSNT.

## PSCLUS

Řídí, zda se tento správce front podílí na publikování aktivity odběru v rámci všech klastrů, v nichž je členem. V žádném klastru nemohou existovat žádné klastrované objekty témat, když upravujete z AKTIVOVANÉHO na ZAKÁZÁN.

## PSMODE

Řídí, zda jsou spuštěny stroje publikování/odběru a rozhraní publikování/odběru ve frontě, a proto řídí, zda aplikace mohou publikovat nebo odebírat prostřednictvím rozhraní API a front, které jsou monitorovány rozhraním pro publikování/odběr ve frontě.

## PSNPMMSG

Pokud rozhraní publikování/odběru ve frontě nemůže zpracovat dočasnou vstupní zprávu, mohla by se pokusit o zápis vstupní zprávy do fronty nedoručených zpráv (v závislosti na volbách sestavy vstupní zprávy). Pokud pokus o zápis vstupní zprávy do fronty nedoručených zpráv selže a ve vstupní zprávě nebo PSNPMMSG=DISCARD byla uvedena volba sestavy MQRO\_DISCARD\_MSG, zprostředkovatel vstupní zprávu zahodí. Je-li uvedeno PSNPMMSG=KEEP, rozhraní zahodí vstupní zprávu pouze v případě, že ve vstupní zprávě byla nastavena volba sestavy MQRO\_DISCARD\_MSG.

## PSNPRES

Pokud se rozhraní publikování/odběru ve frontě pokusí generovat zprávu odezvy jako odezvu na dočasnou vstupní zprávu a zprávu odpovědi nelze doručit do fronty pro odpověď, označuje tento atribut, zda se rozhraní pokusí zapsat nedoručitelnou zprávu do fronty nedoručených zpráv nebo zda má být zpráva vyřazena.

## PSRTYCNT

Když rozhraní publikování/odběru ve frontě selže ke zpracování zprávy příkazu pod bodem synchronizace (například publikační zpráva, kterou nelze doručit odběrateli, protože je fronta odběratele plná a není možné vložit publikování do fronty nedoručených zpráv), je jednotka práce vrácena a tento příkaz se pokusí o tento počet pokusů znovu, než se zprostředkovatel pokusí zpracovat příkazovou zprávu podle svých voleb hlášení.

## PSSYNCP

Je-li tento atribut nastaven na IFPER, když rozhraní publikování/odběru ve frontě čte publikování nebo odstranění zpráv publikování z fronty proudu během běžné operace, pak určuje MQGMO\_SYNCPINT\_IF\_PERSISTENT. Tato hodnota způsobí, že démon publikování/odběru ve frontě přijme netrvalé zprávy mimo synchronizační bod. Pokud démon přijme publikaci mimo synchronizační bod, démon předá tuto publikaci odběratelům, o nichž je známo, že jsou mimo synchronizační bod.

## QMID

Interně generovaný jedinečný název správce front.

## QMNAME

Název lokálního správce front. Viz [Pravidla pojmenování objektů IBM MQ](#).

z/OS

## QSGNAME

Název skupiny sdílení front, do níž patří správce front, nebo prázdný, není-li správce front členem skupiny sdílení front. Skupiny sdílení front lze používat pouze v produktu IBM MQ for z/OS.



### **z/OS RCVTIME**

Přibližná doba, po kterou kanál TCP/IP čeká na příjem dat (včetně synchronizačních signálů) od svého partnera, než se vrátí do neaktivního stavu. Hodnota tohoto parametru je číselná hodnota kvalifikovaná RCVTTYPE.

Tento parametr je platný pouze pro z/OS.

### **z/OS RCVTMIN**

Minimální doba, po kterou kanál TCP/IP čeká na příjem dat, včetně synchronizačních signálů, od svého partnera, než se vrátí do neaktivního stavu.

Tento parametr je platný pouze pro z/OS.

### **z/OS RCVTTYPE**

Kvalifikátor, který má být použit pro hodnotu v parametru RCVTIME.

Tento parametr je platný pouze pro z/OS.

### **REMOTEEV**

Zda se generují události vzdálené chyby.

### **REPOS**

Název klastru, pro který tento správce front poskytuje službu správce úložiště.

### **REPOSNL**

Název seznamu klastrů, pro které má tento správce front poskytovat službu správce úložiště.

### **REVDNS**

Zda je zpětné vyhledávání názvu hostitele ze serveru DNS (Domain Name Server) provedeno pro adresu IP, ze které se kanál připojil.

### **ROUTEREC**

Určuje, zda se mají zaznamenávat informace o trasování přenosové cesty, je-li to požadováno ve zprávě.

### **SCHINIT**

Určuje, zda má být inicializátor kanálu spuštěn automaticky při spuštění správce front.

**z/OS** Tento parametr není platný v systému z/OS.

### **SCMDSERV**

Určuje, zda má být příkazový server spuštěn automaticky při spuštění správce front.

**z/OS** Tento parametr není platný v systému z/OS.

### **z/OS SCYCASE**

Zda jsou profily zabezpečení velkými nebo smíšenými malými a velkými písmeny.

Tento parametr je platný pouze pro z/OS.

Pokud byl tento parametr změněn, ale příkaz REFRESH SECURITY dosud nebyl vydán, správce front nemusí používat vámi požadovaný případ profilů. Použijte příkaz DISPLAY SECURITY, abyste ověřili, který případ profilu se skutečně používá.

### **SPLCAP**

Označuje, zda jsou k dispozici funkce IBM MQ Advanced Message Security (IBM MQ AMS) pro správce front. Je-li komponenta IBM MQ AMS nainstalována pro verzi produktu IBM MQ, pod kterou je správce front spuštěn, má atribut hodnotu ENABLED (MQCAP\_SUPPORTED). Není-li komponenta IBM MQ AMS nainstalována, je hodnota DISABLED (MQCAP\_NOT\_SUPPORTED).

### **z/OS SQQMNAME**

Pokud správce front provádí volání MQOPEN pro sdílenou frontu a správce front, který je zadán v parametru *ObjectQmgrName* volání MQOPEN, je ve stejné skupině sdílení front jako správce front

zpracování, určuje atribut `SQQMNAME`, zda se použije rozhraní `ObjectQmgrName`, nebo zda správce front zpracování otevře sdílenou frontu přímo.

Tento parametr je platný pouze pro z/OS.

#### **SSLCRLNL**

Určuje seznam názvů objektů `AUTHINFO`, které se používají pro správce front pro kontrolu odvolání certifikátů.

V seznamu názvů, na který odkazuje `SSLCRLNL`, jsou povoleny pouze objekty ověřovacích informací s typy `LDAPCRL` nebo `OCSP`. Jakýkoli jiný typ má za následek chybovou zprávu, když je seznam zpracován, a je následně ignorován.

#### **SSLCRYP**

Označuje název řetězce parametru použitého ke konfiguraci kryptografického hardwaru přítomného na systému. Heslo `PKCS #11` se zobrazí jako `xxxxxx`. Tento parametr je platný pouze v systémech `SYSTÉM UNIX`, `Linuxa Okna`.

#### **SSLEV**

Zda se generují události `SSL`.

#### **SSLFIPS**

Zda se mají použít pouze algoritmy certifikovaný `FIPS`, pokud se šifrování provádí v `IBM MQ` spíše než v samotném kryptografickém hardwaru.

#### **SSLKEYR**

Označuje název úložiště klíčů `SSL (Secure Sockets Layer)`.

#### **SSLRKEYC**

Označuje počet bajtů, které mají být odeslány a přijaty v rámci konverzace `SSL`, než bude znovu vyjednáán tajný klíč.

#### **z/OS SSLTASKS**

Pouze v systému `z/OS` označuje počet podúloh serveru, které mají být použity pro zpracování volání `SSL`.

#### **STATACLS**

Určuje, zda mají být shromažďována data statistiky pro automaticky definované kanály odesílatele klastru, a pokud ano, rychlost shromažďování dat.

#### **STATCHL**

Určuje, zda se mají shromažďovat statistická data pro kanály, a pokud ano, také rychlost shromažďování dat.

#### **STATINT**

Interval, ve kterém jsou data monitorování statistiky zapsána do fronty monitorování. Tento parametr je platný pouze v systémech `IBM i`, `SYSTÉM UNIX`, `Linuxa Okna`.

#### **STATMQI**

Určuje, zda mají být shromažďována data monitorování statistiky pro správce front. Tento parametr je platný pouze v systémech `IBM i`, `SYSTÉM UNIX`, `Linuxa Okna`.

#### **STATQ**

Určuje, zda mají být shromažďována data statistiky pro fronty. Tento parametr je platný pouze v systémech `IBM i`, `SYSTÉM UNIX`, `Linuxa Okna`.

#### **STRSTPEV**

Určuje, zda jsou generovány události `start` a `stop`.

#### **SUITEB**

Zda se používá šifrování vyhovující `Suite B`. Další informace o konfiguraci sady `Suite B` a jejím vlivu na kanály `SSL` a `TLS` naleznete v dokumentu [NSA Suite B Cryptography v produktu IBM MQ](#).

#### **SYNCPT**

Určuje, zda je podpora synchronizačního bodu k dispozici se správcem front. Jedná se o atribut správce front jen pro čtení.

### **z/OS TCPCHL**

Maximální počet kanálů, které mohou být aktuální, nebo klientů, kteří mohou být připojeni, které používají přenosový protokol TCP/IP. Je-li nula, přenosový protokol TCP/IP se nepoužije.

Tento parametr je platný pouze pro z/OS.

### **z/OS TCPKEEP**

Zda se má použít funkce KEEPALIVE pro kontrolu toho, zda je druhý konec připojení stále dostupný. Pokud není k dispozici, kanál se zavře.

Tento parametr je platný pouze pro z/OS.

### **z/OS TCPNAME**

Název preferovaného zásobníku TCP/IP, který se má použít v prostředí vícenásobných zásobníků CINET. V prostředích s jedním zásobníkem INET používá inicializátor kanálu pouze dostupný zásobník TCP/IP.

Tento parametr je platný pouze pro z/OS.

### **z/OS TCPSTACK**

Zda inicializátor kanálu používá pouze zásobník TCP/IP uvedený v TCPNAME, nebo se může volitelně připojit k libovolnému zásobníku TCP/IP definovanému v prostředí CINET s více zásobníky zásobníku.

Tento parametr je platný pouze pro z/OS.

### **z/OS TRAXSTR**

Zda se trasování inicializátoru kanálu spustí automaticky.

Tento parametr je platný pouze pro z/OS.

### **z/OS TRAXTBL**

Velikost (v megabajtech) datového prostoru pro trasování inicializátoru kanálu.

Tento parametr je platný pouze pro z/OS.

### **TREELIFE**

Životnost neadministrativních témat.

### **TRIGINT**

Interval spouštěče.

### **VERSION**

Verze instalace produktu IBM MQ, ke které je přidružen správce front. Verze má formát VVRRMMFF:

VV: Verze

RR: Vydání (release)

MM: Úroveň údržby (maintenance level)

FF: Úroveň oprav (fix level)

### **XRCAP**

Zda je funkce IBM MQ Telemetry správcem front podporována.

Další informace o těchto parametrech naleznete v tématu [“ZMĚNIT QMGR”](#) na stránce 726.

## **ZOBRAZIT STAV QM**

Použijte příkaz MQSC DISPLAY QMSTATUS, abyste zobrazili informace o stavu přidružené k tomuto správci front.


## Použití příkazů MQSC

Informace o tom, jak používat příkazy MQSC, najdete v tématu [Provedení úloh lokální administrace pomocí příkazů MQSC](#).

IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
✓	✓	✓	

- [Syntaktický diagram](#)
- [“Popisy parametrů pro příkaz DISPLAY QMSTATUS” na stránce 1132](#)
- [“Požadované parametry” na stránce 1132](#)

**Synonymum:** DIS QMSTATUS



### Popisy parametrů pro příkaz DISPLAY QMSTATUS

#### ALL

Uveďte tento parametr, chcete-li zobrazit všechny parametry. Je-li tento parametr zadán, všechny požadované parametry nemají žádný účinek; všechny parametry se stále zobrazují.

Tento parametr je výchozí, pokud si nepožadujete žádné specifické parametry.

#### Požadované parametry

Uveďte jeden nebo více parametrů, které definují data, která se mají zobrazit. Parametry lze zadat v libovolném pořadí, ale neurčujte stejný parametr vícekrát než jednou.

## **CHINIT**

Stav inicializátoru kanálu s hodnotou SYSTEM.CHANNEL.INITQ. Jedná se o jednu z následujících položek:

### **ZASTAVENO**

Inicializátor kanálu není spuštěn.

### **SPOUŠTĚNÍ**

Inicializátor kanálu se nachází v procesu inicializace a ještě není v provozu.

### **RUNNING**

Inicializátor kanálu je plně inicializován a je spuštěn.

### **ZASTAVOVÁNÍ**

Inicializátor kanálu se zastavuje.

## **CMDSERV**

Stav příkazového serveru. Jedná se o jednu z následujících položek:

### **ZASTAVENO**

Příkazový server není spuštěn.

### **SPOUŠTĚNÍ**

Příkazový server se právě inicializuje a ještě není v provozu.

### **RUNNING**

Příkazový server je plně inicializován a je spuštěn.

### **ZASTAVOVÁNÍ**

Příkazový server se zastavuje.

## **CONNS**

Aktuální počet připojení ke správci front.

## **CURRLOG**

Název oblasti protokolu, do které je zapisováno, v době zpracování příkazu DISPLAY QMSTATUS.

Pokud správce front používá kruhové protokolování a tento parametr je explicitně požadován, zobrazí se prázdný řetězec.

## **INSTINC**

Popis instalace přidružené ke správci front. Tento parametr není platný v systému IBM i.

## **InstName**

Název instalace přidružené ke správci front. Tento parametr není platný v systému IBM i.

## **INSTALAČNÍ\_CESTA**

Cesta instalace přidružené ke správci front. Tento parametr není platný v systému IBM i.

## **LDAPCON**

Stav připojení k serveru LDAP. Jedná se o jednu z následujících položek:

### **SPOJENO**

Správce front má v současné době připojení k serveru LDAP.

### **CHYBA**

Správce front se pokusil vytvořit připojení k serveru LDAP a selhal.

### **NEAKTIVNÍ**

Správce front není konfigurován pro použití serveru LDAP nebo ještě neprovedl připojení k serveru LDAP.

## **MEDIALOG**

Název nejstarší oblasti protokolu vyžadované správcem front k provedení zotavení z médií. Pokud správce front používá kruhové protokolování a tento parametr je explicitně požadován, zobrazí se prázdný řetězec.

## **QMNAME**

Název správce front. Tento parametr je vždy vrácen.

**RECLOG**

Název nejstarší oblasti protokolu vyžadované správcem front k provedení zotavení při restartování. Pokud správce front používá kruhové protokolování a tento parametr je explicitně požadován, zobrazí se prázdný řetězec.

**REZERVA**

Zda je povolena instance v pohotovostním režimu. Jedná se o jednu z následujících položek:

**VOPERMIT**

Nejsou povoleny instance Standy.

**POVOLENÍ**

Jsou povoleny instance Standy.

**STATUS**

Stav správce front. Jedná se o jednu z následujících položek:

**SPOUŠTĚNÍ**

Správce front se nachází v procesu inicializace.

**RUNNING**

Správce front je plně inicializován a je spuštěn.

**UVÁDĚNÁ DO KLIDOVÉHO STAVU**

Probíhá uvedení správce front do klidového stavu.

**STARTDA**

Datum, kdy byl spuštěn správce front (ve formátu rrrr-mm-dd).

**STARTTI**

Čas, kdy byl správce front spuštěn (ve formě hh.mm.ss).

**ZOBRAZIT STAV QSTATUS**

Použijte příkaz MQSC DISPLAY QSTATUS, abyste zobrazili stav jedné nebo více front.

**Použití příkazů MQSC**

Informace o tom, jak používat příkazy MQSC, najdete v tématu [Provedení úloh lokální administrace pomocí příkazů MQSC](#).

IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
✓	✓	✓	2CR


Vysvětlení symbolů ve sloupci z/OS viz [Použití příkazů v systému z/OS](#).

- [Syntaktický diagram](#)
- [“Poznámky k použití pro DISPLAY QSTATUS” na stránce 1136](#)
- [“Popisy parametrů pro DISPLAY QSTATUS” na stránce 1137](#)
- [“Stav fronty” na stránce 1139](#)
- [“Stav popisovače” na stránce 1141](#)


**Synonymum:** DIS QS

## ZOBRAZIT STAV QSTATUS


►► DISPLAY QSTATUS — ( — *název\_generický-qname* — ) ►



### Stav fronty



### Stav popisovače



Poznámky:

- 1 Platné pouze na IBM MQ for z/OS , pokud je správce front členem skupiny sdílení front.
- 2 Platí pouze pro z/OS .
- 3 Také se zobrazí výběrem parametru MONITOR.
- 4 Neplatné na z/OS.
- 5 Pouze iniciátor kanálu
- 6 Pouze produkt IMS
- 7 Pouze produkt CICS

### Poznámky k použití pro DISPLAY QSTATUS

Stav asynchronních spotřebitelů (ASTATE) odráží server proxy pro připojení serveru v zastoupení klientské aplikace; neodráží stav aplikace klienta.



## Popisy parametrů pro DISPLAY QSTATUS

Je třeba určit název fronty, pro kterou chcete zobrazit informace o stavu. Tento název může být buď specifický název fronty, nebo generický název fronty. Pomocí generického názvu fronty můžete zobrazit buď:

- stavová informace pro všechny fronty nebo
- Informace o stavu pro jednu nebo více front, které odpovídají uvedenému názvu a dalším kritériím výběru

Musíte také uvést, zda chcete informace o stavu:

- Fronty
- Manipulátory, které přistupují k frontám

**Poznámka:** Příkaz DISPLAY QSTATUS nelze použít k zobrazení stavu alias fronty nebo vzdálené fronty. Zadáte-li jméno jednoho z těchto typů front, nevrátí se žádná data. Můžete však zadat název lokální fronty nebo přenosové fronty, do níž je rozlišována fronta aliasů nebo vzdálená fronta.

### ( *generický-název-qname* )

Název fronty, pro kterou se mají zobrazit informace o stavu. Koncová hvězdička (\*) odpovídá všem frontám s určeným kmenem, za níž následuje nula nebo více znaků. Hvězdička (\*) ve vlastním seznamu odpovídá všem frontám.

### kde:

Určete podmínku filtru pro zobrazení informací o stavu pro fronty, které splňují kritérium výběru podmínky filtru. Podmínka filtru je ve třech částech: *filter-keyword*, *operator* *filter-value*:

#### **klíčové\_slovo\_filtru**

Téměř všechny parametry, které lze použít k zobrazení atributů pro tento příkaz DISPLAY. Parametry CMDSCOPE, MONITOR, OPENTYPE, QSGDISP, QTIME, TYPE nebo URID však nelze použít jako klíčová slova filtru.

#### **operátor**

Operátor se používá k určení, zda fronta odpovídá hodnotě filtru na daném klíčovém slově filtru. Operátory jsou:

#### **LT**

Menší než

#### **GT**

Větší než

#### **EQ**

Rovná se

#### **NE**

Není rovno

#### **LE**

Menší nebo rovno

#### **GE**

Větší nebo rovno

#### **LK**

Shoduje se s generickým řetězcem, který jste zadali jako *filtr-hodnota*

#### **nl**

Neshoduje se s generickým řetězcem, který jste zadali jako *filtr-hodnota*

#### **typ CT**

Obsahuje zadanou položku. Je-li *filtr-klíčové slovo* seznam, můžete tento filtr použít k zobrazení objektů, jejichž atributy obsahují uvedenou položku.

#### **EX**

Neobsahuje zadanou položku. Je-li *filtr-klíčové slovo* seznam, můžete tento filtr použít k zobrazení objektů, jejichž atributy neobsahují zadanou položku.

### **filtr-ní-hodnota**

Hodnota, kterou hodnota atributu musí být testována proti použití operátoru. V závislosti na klíčovém slově filtru může být tato hodnota:

- Explicitní hodnota, která je platnou hodnotou pro testovaný atribut.

Operátory LT, GT, EQ, NE, LE nebo GE lze použít pouze jako operátory. Je-li však hodnota atributu jedna z možných sad hodnot parametru (například hodnota NO na parametru UNCOM), můžete použít pouze EQ nebo NE.

- Generická hodnota. Tato hodnota je znakový řetězec (například znakový řetězec v parametru APPLTAG) s hvězdičkou na konci, například ABC\*. Je-li operátor LK, vypíše se všechny položky, kde hodnota atributu začíná řetězcem (ABC v uvedeném příkladu). Je-li operátor NL, vypíše se všechny položky, u kterých hodnota atributu nezačíná řetězcem. Je povolen pouze jediný koncový zástupný znak (hvězdička).


Generickou hodnotu filtru nelze použít pro parametry s číselnými hodnotami nebo s jednou ze sady hodnot.

- Položka v seznamu hodnot. Operátor musí být CT nebo EX. Pokud se jedná o znakovou hodnotu, může být explicitní nebo generická. Je-li například hodnota DEF zadána s operátorem CT, jsou vypsány všechny položky, kde je jedna z hodnot atributu DEF. Je-li zadáno ABC\*, jsou vypsány všechny položky, kde jedna z hodnot atributu začíná na ABC.

### **ALL**

Zobrazí všechny informace o stavu pro každou uvedenou frontu.

Tato hodnota je výchozí, pokud neuvedete generický název a nepožadujete žádné specifické parametry.

 V systému z/OS je tato hodnota také výchozí, pokud zadáte podmínku filtru pomocí parametru WHERE, ale na jiných platformách se zobrazí pouze požadované atributy.

### **CMDSCOPE**

Tento parametr určuje způsob provádění příkazu v případě, že je správce front členem skupiny sdílení front. Je platná pouze pro z/OS .

..

Příkaz bude proveden ve správci front, v němž byl zadán. Tato hodnota je výchozí.

### ***název\_správce\_front***

Příkaz je proveden ve správci front, který jste zadali, pokud je správce front aktivní v rámci skupiny sdílení front.

Název správce front, kde příkaz zadán nebyl, můžete zadat, pouze pokud používáte prostředí skupiny sdílení front a je povolen příkazový server.

\*

Příkaz se provádí na lokálním správci front a je také předán každému aktivnímu správci front ve skupině sdílení front. Efekt této hodnoty je stejný jako zadání příkazu do každého správce front ve skupině sdílení front.

Jako klíčové slovo filtru nelze použít CMDSCOPE.

### **MONITOR**

Uvedte tuto hodnotu, chcete-li vrátit sadu parametrů monitorování online. Jedná se o parametry LGETDATE, LGETTIME, LUTDATE, LPUTTIME, MONQ, MSGAGE a QTIME. Uvedete-li tento parametr, jakýkoli z parametrů monitorování, které požadujete, nemá žádný efekt; všechny parametry monitorování se stále zobrazí.

### **OpenType**

Omezí vybrané fronty na fronty, které mají popisovače s uvedeným typem přístupu:

#### **ALL**

Vybírá fronty, které jsou otevřené s libovolným typem přístupu. Tato hodnota je výchozí, pokud není zadán parametr OPENTYPE.

## INPUT

Vybírá fronty, které jsou otevřeny pouze pro vstup. Tato volba nevybírá fronty, které jsou otevřené pro procházení.

## OUTPUT

Vybírá fronty, které jsou otevřeny pouze pro výstup.

Parametr OPENTYPE je platný pouze tehdy, je-li zadán také parametr TYPE (HANDLE).

OPTENTYPE nemůžete použít jako klíčové slovo filtru.

## TYPE

Uvádí typ požadované informace o stavu:

### QUEUE

Zobrazí se stavová informace související s frontami. Tato hodnota je výchozí, pokud parametr TYPE není zadán.



### aplikace

Zobrazují se informace o stavu týkající se ovladačů, které přistupují k frontám.

Jako klíčové slovo filtru nelze použít TYPE.

## Stav fronty

Pro stav fronty jsou vždy vráceny následující informace pro každou frontu, která splňuje kritéria výběru, kromě případů, kdy je to označeno:

- Název fronty
- Typ vrácených informací (parametr TYPE)
- Aktuální hloubka fronty (parametr CURDEPTH)  na platformách jiných než z/OS
-  Pouze v systému z/OS -dispozice skupiny sdílení front (parametr QSGDISP)

Pro parametr TYPE (QUEUE) lze zadat následující parametry k vyžádání dalších informací pro každou frontu. Je-li zadán parametr, který není relevantní pro danou frontu, provozní prostředí nebo typ požadovaných informací o stavu, tento parametr se ignoruje.

### CURDEPTH

Aktuální hloubka fronty, tj. počet zpráv ve frontě, včetně potvrzených zpráv a nepotvrzených zpráv.


### IPPROCS

Počet popisovačů, které jsou momentálně otevřené pro vstup do fronty (buď vstup-sdílený vstup, nebo vstup-výlučný). Toto číslo neobsahuje popisovače, které jsou otevřené pro procházení.

Pro sdílené fronty se vrácené číslo vztahuje pouze na správce front, který generuje odpověď. Toto číslo není celkový počet všech správců front ve skupině sdílení front.

### LGETDATE

Datum získání poslední zprávy z fronty od okamžiku spuštění správce front. Prohlížená zpráva není považována za získanou zprávu. Není-li k dispozici žádné datum získání (například proto, že od spuštění správce front nebyla z fronty získána žádná zpráva), zobrazí se prázdná hodnota.

 Pro fronty s QSGDISP (SHARED) se zobrazená hodnota měří pouze pro měření shromážděná na tomto správci front.

Tento parametr se také zobrazí, když uvedete parametr MONITOR.

Hodnota se zobrazí pouze pro tento parametr, pokud je hodnota MONQ nastavena na jinou hodnotu než OFF pro tuto frontu.

### LGETTIME

Čas získání poslední zprávy z fronty od okamžiku spuštění správce front. Prohlížená zpráva není považována za získanou zprávu. Není-li k dispozici žádný čas získání (například proto, že od spuštění správce front nebyla z fronty získána žádná zpráva), zobrazí se prázdná hodnota.

**z/OS** Pro fronty s QSGDISP (SHARED) se zobrazená hodnota měří pouze pro měření shromážděná na tomto správci front.

Tento parametr se také zobrazí, když uvedete parametr MONITOR.

Hodnota se zobrazí pouze pro tento parametr, pokud je hodnota MONQ nastavena na jinou hodnotu než OFF pro tuto frontu.

#### **LPUTDATE**

Datum vložení poslední zprávy do fronty od okamžiku spuštění správce front. Není-li k dispozici žádné datum vložení (například proto, že od spuštění správce front nebyla do fronty vložena žádná zpráva), zobrazí se prázdná hodnota.

**z/OS** Pro fronty s QSGDISP (SHARED) se zobrazená hodnota měří pouze pro měření shromážděná na tomto správci front.

Tento parametr se také zobrazí, když uvedete parametr MONITOR.

Hodnota se zobrazí pouze pro tento parametr, pokud je hodnota MONQ nastavena na jinou hodnotu než OFF pro tuto frontu.

#### **LPUTTIME**

Čas vložení poslední zprávy do fronty od okamžiku spuštění správce front. Není-li k dispozici žádný čas vložení (například proto, že od spuštění správce front nebyla do fronty vložena žádná zpráva), zobrazí se prázdná hodnota.

**z/OS** Pro fronty s QSGDISP (SHARED) se zobrazená hodnota měří pouze pro měření shromážděná na tomto správci front.

Tento parametr se také zobrazí, když uvedete parametr MONITOR.

Hodnota se zobrazí pouze pro tento parametr, pokud je hodnota MONQ nastavena na jinou hodnotu než OFF pro tuto frontu.

**Poznámka:** V případě, že se používá LUTTIME k monitorování zpráv, je třeba se vyhnout posunu systémových hodin zpět. LUTTIME fronty je aktualizován pouze v případě, že zpráva, která dorazí do fronty, má hodnotu PutTime větší než existující hodnota parametru LUTTIME. Protože je hodnota PutTime zprávy menší než stávající hodnota LUTTIME fronty v tomto případě, čas se nezmění.

#### **MEDIALOG**

Oblast protokolu nebo příjemce žurnálu potřebný pro zotavení fronty z médií. Ve správcích front, v nichž probíhá cyklické protokolování, je parametr MEMDIALOG vrácen jako řetězec s hodnotou Null.

Tento parametr je platný v systémech AIX, HP-UX, Linux, IBM i, Solaris a Windows.

#### **MONQ**

Aktuální úroveň shromáždění dat monitorování pro frontu.

Tento parametr se také zobrazí, když uvedete parametr MONITOR.

#### **MSGAGE**

Stáří nejstarší zprávy ve frontě v sekundách. Maximální zobrazitelná hodnota je 999999999; pokud stáří překročí tuto hodnotu, zobrazí se 999999999.

Tento parametr se také zobrazí, když uvedete parametr MONITOR.

Hodnota se zobrazí pouze pro tento parametr, pokud je hodnota MONQ nastavena na jinou hodnotu než OFF pro tuto frontu.

#### **OPPROCS**

Jedná se o počet popisovačů, které jsou momentálně otevřeny pro výstup pro frontu.

Pro sdílené fronty se vrácené číslo vztahuje pouze na správce front, který generuje odpověď. Toto číslo není celkový počet všech správců front ve skupině sdílení front.

#### **z/OS QSGDISP**

Označuje dispozice fronty. Zobrazená hodnota je jedna z následujících:

**QMGR**

Objekt byl definován s QSGDISP (QMGR).

**COPY**

Objekt byl definován s QSGDISP (COPY).

**SHARED**

Objekt byl definován s QSGDISP (SHARED).

Tento parametr je platný pouze pro z/OS .

Pro sdílené fronty, pokud struktura prostředku CF použita frontou není k dispozici nebo došlo k selhání, informace o stavu mohou být nespolehlivé.

QSGDISP nemůžete použít jako klíčové slovo filtru.

**QTIME**

Interval, v mikrosekundách, mezi zprávami vkládané do fronty a jejich destruktivním čtením. Maximální zobrazitelná hodnota je 999999999; pokud interval překročí tuto hodnotu, zobrazí se 999999999.

Interval je měřen od času, kdy je zpráva vložena do fronty, dokud není destruktivně načtena aplikací, a proto zahrnuje každý interval způsobený prodlevou při odevzdání aplikace do provozu.

Jsou zobrazeny dvě hodnoty a ty jsou přepočteny, pouze když se zpracují zprávy:

- Hodnota založená na posledních několika zpracovaných zprávách
- Hodnota založená na větším vzorku nedávno zpracovaných zpráv

Tyto hodnoty závisí na konfiguraci a chování systému a dále na úrovních provozované aktivity a slouží jako indikátory, že systém pracuje normálně. Významná proměnnost těchto hodnot může indikovat problém v systému. Pro fronty s QSGDISP (SHARED) se zobrazené hodnoty měří pouze pro měření shromážděná na tomto správci front.

Tento parametr se také zobrazí, když uvedete parametr MONITOR.

Hodnota se zobrazí pouze pro tento parametr, pokud je hodnota MONQ nastavena na jinou hodnotu než OFF pro tuto frontu.

**UNCOM**

Označuje, zda existují nevyřízené nepotvrzené změny (vložení a získání) nevyřízené pro danou frontu. Zobrazená hodnota je jedna z následujících:

**YES**

V systému z/OS existuje jedna nebo více nepotvrzených změn čekajících na vyřízení.

**NO**

Neexistují žádné nevázané nevyřízené změny.

**n**

Na jiných platformách než z/OS se jedná o celočíselnou hodnotu určující počet nepotvrzených změn, které čekají na vyřízení.

Pro sdílené fronty se vrácená hodnota vztahuje pouze na správce front, který generuje odpověď. Hodnota se nevztahuje na všechny správce front ve skupině sdílení front.

**Stav popisovače**

Pro každou frontu, která splňuje kritéria výběru, se vždy vrací následující informace, kromě případů, kdy je to označeno:

- Název fronty
- Typ vrácených informací (parametr TYPE)
- Na jiných platformách než z/OS, identifikátor uživatele (parametr USERID) není vrácen pro parametr APPLTYPE (SYSTEM)

- Na platformách jiných než z/OS, ID procesu (parametr PID)
- Na jiných platformách než z/OS, ID podprocesu (parametr TID)
- Na platformách jiných než z/OS, aplikační příznak (parametr APPLTAG)
- Typ aplikace (parametr APPLTYPE)
- Na jiných platformách než z/OSurčuje, zda manipulátor má vstupní přístup (parametr INPUT)
- Na jiných platformách než z/OS, zda ovladač poskytuje výstupní přístup (parametr OUTPUT)
- Na jiných platformách než z/OSurčuje, zda manipulátor poskytuje přístup pro procházení (parametr BROWSE)
- Na jiných platformách než z/OSurčuje, zda manipulátor poskytuje přístup s možností dotazu (parametr INQUIRE).
- Na jiných platformách než z/OSurčuje, zda manipulátor poskytuje přístup k sadě (parametr SET)



Pro parametr TYPE (HANDLE) mohou být uvedeny následující parametry pro vyžádání dalších informací pro každou frontu. Je-li zadán parametr, který není relevantní pro frontu, provozní prostředí nebo typ požadovaných informací o stavu, tento parametr se ignoruje.

#### APPLDESC

Řetězec obsahující popis aplikace připojené ke správci front, kde je znám. Pokud správce front tuto aplikaci nerozpoznal, vrácený popis je prázdný.

#### APPLTAG

Řetězec obsahující značku aplikace připojené ke správci front. Jedná se o jednu z následujících položek:

-  Název dávkové úlohy z/OS
-  ID UŽIVATELE TSO
- CICS APPLID
- IMS Název oblasti
- Název úlohy inicializátoru kanálu
- IBM i Název úlohy
- UNIX proces

**Poznámka:** Pokud název procesu v systému HP-UX překračuje 14 znaků, zobrazí se pouze prvních 14 znaků. Na všech ostatních platformách, je-li název procesu delší než 28 znaků, zobrazí se pouze prvních 28 znaků.

- Windows proces

**Poznámka:** Navracená hodnota se skládá z úplné cesty programu a názvu spustitelného souboru. Je-li délka více než 28 znaků, zobrazí se pouze prvních 28 znaků.

- Interní název procesu správce front

Název aplikace představuje název procesu nebo úlohy, která se připojila ke správci front. V případě propojení tohoto procesu nebo úlohy prostřednictvím kanálu představuje název aplikace vzdálený proces nebo vzdálenou úlohu, nikoli název úlohy nebo proces lokálního kanálu.

#### APPLTYPE

Řetězec označující typ aplikace, která je připojena ke správci front. Jedná se o jednu z následujících položek:

##### DÁVKA

Aplikace používající dávkové připojení

##### RRSBATCH

RRS-koordinovaná aplikace pomocí dávkového připojení

##### CICS

CICS transakce

**IMS**

IMS transakce

**CHINIT**

Inicializátor kanálu

**SYSTÉM**

Správce front

**SYSTEMEXT**

Aplikace provádějící rozšíření funkce poskytované správcem front

**UŽIVATEL**

Uživatelská aplikace

**z/OS ASID**

Čtrnáctznakový identifikátor adresního prostoru aplikace identifikovaného parametrem APPLTAG. Rozlišuje duplicitní hodnoty parametru APPLTAG.

Tento parametr je vrácen pouze v případě, že správce front, který je vlastníkem fronty, je spuštěn v systému z/OSA parametr APPLTYPE nemá hodnotu SYSTEM.

**ASTATE**

Stav asynchronního spotřebitele v této frontě.

Možné hodnoty jsou:

**AKTIVNÍ**

Volání MQCB nastavila funkci pro asynchronní zpětné volání zpráv procesu a byla spuštěna obsluha připojení tak, aby mohla probíhat asynchronní spotřeba zpráv.

**NEAKTIVNÍ**

Volání MQCB nastavila funkci pro asynchronní zpětné volání zpráv procesu, ale manipulátor připojení ještě nebyl spuštěn nebo byl zastaven nebo pozastaven, takže v současné době nemůže asynchronní spotřeba zpráv pokračovat.

**POZASTAVENO**

Asynchronní spotřeba call-back byla pozastavena, takže asynchronní spotřeba zpráv momentálně nemůže pokračovat v této frontě. Důvodem může být skutečnost, že aplikace vyslala pro daný popisovač objektu volání MQCB s operací MQOP\_SUSPEND, nebo jeho pozastavení systémem. Je-li systém pozastaven v rámci procesu pozastavení asynchronní spotřeby zpráv, funkce volání funkce call-back bude zahájena s kódem příčiny, který popisuje problém vedoucí k pozastavení. Tento kód je hlášen v poli Příčina ve struktuře MQCBC, která se předává do funkce call-back.

Aby mohla asynchronní spotřeba zpráv pokračovat, musí aplikace vyslat volání MQCB s parametrem operace nastaveným na hodnotu MQOP\_RESUME.

**PODEZŘELÝ**

Asynchronní volání asynchronní spotřeby bylo dočasně pozastaveno systémem, takže asynchronní spotřeba zpráv momentálně nemůže pokračovat v této frontě. V rámci procesu pozastavení asynchronní spotřeby zpráv je volána funkce zpětného volání s kódem příčiny, který popisuje problém, jenž vedl k pozastavení. Tento kód je hlášen v poli Příčina ve struktuře MQCBC předané funkci call-back.

Funkce zpětného volání je znovu zahájena, když je ukončena asynchronní spotřeba zpráv systémem, když byla vyřešena dočasná podmínka.

**ŽÁDNÉ**

Pro tento popisovač nebylo vydáno volání MQCB, takže na tomto manipulátoru není konfigurována žádná asynchronní spotřeba zpráv.

**BROWSE**

Označuje, zda manipulátor poskytuje přístup pro procházení k frontě. Hodnota je jedna z následujících možností:

**YES**

Úchyt zajišťuje přístup pro procházení.

**NO**

Úchyt neposkytuje přístup pro procházení.

**CHANNEL**

Název kanálu, který vlastní manipulátor. Pokud k manipulátoru není přidružen žádný kanál, je tento parametr prázdný.

Tento parametr je vrácen pouze v případě, že manipulátor přísluší k inicializátoru kanálu.

**CONNNAME**

Název připojení přidružený ke kanálu, který je vlastníkem manipulátoru. Pokud k manipulátoru není přidružen žádný kanál, je tento parametr prázdný.

Tento parametr je vrácen pouze v případě, že manipulátor přísluší k inicializátoru kanálu.

**HSTATE**

Zda probíhá volání rozhraní API.

Možné hodnoty jsou:

**AKTIVNÍ**

Volání rozhraní API z připojení momentálně probíhá pro tento objekt. Pro frontu může tato podmínka nastat, když probíhá volání MQGET WAIT.

Existuje-li nevyřízený příkaz MQGET SIGNAL, tato hodnota sama o sobě neznámá, že je popisovač aktivní.

**NEAKTIVNÍ**

Pro tento objekt momentálně neexistuje žádné volání rozhraní API z připojení. Pro frontu může tato podmínka nastat, pokud není spuštěn žádný požadavek MQGET WAIT.

**INPUT**

Označuje, zda manipulátor poskytuje vstup pro vstup do fronty. Hodnota je jedna z následujících možností:

**SHARED**

Manipulátor poskytuje přístup ke sdílenému vstupnímu vstupu.

**Excl**

Manipulátor poskytuje přístup s výlučným vstupem.

**NO**

Popisovač nezajišťuje vstupní přístup.

**INQUIRE**

Označuje, zda manipulátor momentálně poskytuje dotazům přístup do fronty. Hodnota je jedna z následujících možností:

**YES**

Popisovač poskytuje přístup s možností dotazu.

**NO**

Popisovač neposkytuje dotazům přístup.

**OUTPUT**

Označuje, zda manipulátor poskytuje výstupní přístup k frontě. Hodnota je jedna z následujících možností:

**YES**

Ovladač poskytuje přístup k výstupu.

**NO**

Popisovač nezajišťuje přístup k výstupu.

**Identifikátor PID**

Číslo určující identifikátor procesu pro aplikaci, která otevřela určenou frontu.

 Tento parametr není platný v systému z/OS.



### **z/OS PSBNAME**

Osm znaků dlouhé jméno bloku specifikace programu (PSB) přidruženého ke spuštěné transakci IMS . K vymazání transakce pomocí příkazů IMS můžete použít PSBNAME a PSTID. Je platná pouze pro z/OS .

Tento parametr je vrácen pouze v případě, že má parametr APPLTYPE hodnotu IMS.

### **z/OS PSTID**

Čtyřznakový identifikátor oblasti tabulky specifikace programu IMS (PST) pro připojenou oblast IMS . Je platná pouze pro z/OS .

Tento parametr je vrácen pouze v případě, že má parametr APPLTYPE hodnotu IMS.

### **QMURID**

Identifikátor jednotky zotavení správce front. V systému z/OS je tato hodnota 8bajtová adresa RBA protokolu, která se zobrazí jako 16 hexadecimálních znaků. Na jiných platformách než z/OS tato hodnota představuje 8bajtový identifikátor transakce, který se zobrazí jako m . n , kde m a n jsou desítková reprezentace prvního a posledního 4 bajtů identifikátoru transakce.

QMURID můžete použít jako klíčové slovo filtru. V systému z/OS je třeba určit hodnotu filtru jako hexadecimální řetězec. Na jiných platformách než z/OS musíte uvést hodnotu filtru jako dvojici dekadických čísel oddělených tečkou (.). Operátory filtru EQ, NE, GT, LT, GE nebo LE lze použít pouze.

### **z/OS QSGDISP**

Označuje dispozice fronty. Je platná pouze pro z/OS . Hodnota je jedna z následujících možností:

#### **QMGR**

Objekt byl definován s QSGDISP (QMGR).

#### **COPY**

Objekt byl definován s QSGDISP (COPY).

#### **SHARED**

Objekt byl definován s QSGDISP (SHARED).

QSGDISP nemůžete použít jako klíčové slovo filtru.

### **SET**

Označuje, zda manipulátor poskytuje přístup pro nastavení k frontě. Hodnota je jedna z následujících možností:

#### **YES**

Ovladač poskytuje přístup k sadě.

#### **NO**

Popisovač nezajišťuje přístup pro nastavení.

### **z/OS ÚLOHA BEZ ÚLOHY**

Sedmciferné číslo úlohy CICS . Toto číslo může být použito v příkazu CICS " CEMT SET TASK (taskno) PURGE " ukončí úlohu CICS . Tento parametr je platný pouze pro z/OS .

Tento parametr je vrácen pouze v případě, že má parametr APPLTYPE hodnotu CICS.

### **TID**

Číslo určující identifikátor podprocesu v rámci procesu aplikace, který otevřel určenou frontu.

**z/OS** Tento parametr není platný v systému z/OS.

Hvězdička označuje, že tato fronta byla otevřena pomocí sdíleného připojení.

Další informace o sdílených připojeních najdete v tématu [Sdílená připojení \(nezávislá na podprocesech\)](#) s MQCONN.

### **z/OS TRANSID**

Four-znakový identifikátor transakce CICS . Tento parametr je platný pouze pro z/OS .

Tento parametr je vrácen pouze v případě, že má parametr APPLTYPE hodnotu CICS.

#### **URID**

Identifikátor externí jednotky zotavení přidružený k připojení. Jedná se o identifikátor zotavení známý v rámci koordinátora externího synchronizačního bodu. Jeho formát je určen hodnotou parametru URTYPE.

URID nelze použít jako klíčové slovo filtru.

#### **URTYPE**

Typ jednotky zotavení z pohledu správce front. Jedná se o jednu z následujících položek:

- CICS (platné pouze na z/OS )
- XA
- RRS (platné pouze na z/OS )
- IMS (platné pouze na z/OS )
- QMGR

URTYPE identifikuje typ EXTURID, a nikoli typ koordinátoru transakce. Pokud je URTYPE QMGR, přidružený identifikátor je v QMURID (a nikoli URID).

#### **USERID**

Identifikátor uživatele přidružený k popisovači.

Tento parametr se nevrátí, je-li hodnota parametru APPLTYPE nastavena na hodnotu SYSTEM.

## **ZOBRAZIT FRONTU**

Použijte příkaz MQSC **DISPLAY QUEUE** , abyste zobrazili atributy jedné nebo více front jakéhokoli typu.

### **Použití příkazů MQSC**

Informace o tom, jak používat příkazy MQSC, najdete v tématu [Provedení úloh lokální administrace pomocí příkazů MQSC](#).

<b>IBM i</b>	<b>SYSTÉM UNIX a Linux</b>	<b>Windows</b>	<b>z/OS</b>
✓	✓	✓	2CR


Vysvětlení symbolů ve sloupci z/OS viz [Použití příkazů v systému z/OS](#).

- [Syntaktický diagram](#)
- [“Poznámky k použití” na stránce 1149](#)
- [“Popisy parametrů pro DISPLAY QUEUE” na stránce 1149](#)
- [“Požadované parametry” na stránce 1153](#)

**Synonymum: DIS Q**

## ZOBRAZIT FRONTU

► DISPLAY QUEUE ( — *název\_generický-qname* — ) ►



### Požadované parametry

ACCTQ
ALTDATA
ALTTIME
BOQNAME
BOTHRESH
CLCHNAME
CLUSDATE
CLUSQMGR
CLUSQT
CLUSTIME
CLWLPRTY
CLWLRANK
CLWLUSEQ
CRDATE
CRTIME
CURDEPTH
CUSTOM
DEFBIND
DEFPRESP
DEFPRTY
DEFPERSIST
DEFREADA
DEFSOPT
DEFTYPE
DESCR
DISTL 5
GET
HARDENBO
INDXTYPE 1
INITQ
IPPROCS
MAXDEPTH
MAXMSGL
MONQ
MSGDLVSQ
NPMCLASS
OPPROCS
PROCESS
PROPCTL
PUT
QDEPTHHI
QDEPTHLO
QDPHIEV
QDPLOEV
QDPMAXEV
QMID
QSVCI EV
QSVCI NT
QTYPE
RETINTVL
RNAME
RQMNAME
SCOPE 6
SHARE
STATQ 5
TARGET
TARGETTYPE
TPIPE 1
TRIGDATA
TRIGDPH
TRIGGER
TRIGMPRI
TRIGTYPE
USAGE
XMITQ

Poznámky:

<sup>1</sup> Platné pouze na z/OS.

<sup>2</sup> V systému z/OS to nelze zadat z hodnoty CSQINP2.

<sup>3</sup> Platné pouze na IBM MQ for z/OS , pokud je správce front členem skupiny sdílení front.

<sup>4</sup> Platí pouze pro alias frontu.

<sup>5</sup> Neplatné na z/OS.


<sup>6</sup> Neplatné v z/OS nebo IBM i.

## Poznámky k použití

1. Jako alternativní způsob zobrazení těchto atributů můžete použít následující příkazy (nebo jejich synonyma).

- **DISPLAY QALIAS**
- **DISPLAY QCLUSTER**
- **DISPLAY QLOCAL**
- **DISPLAY QMODEL**
- **DISPLAY QREMOTE**

Tyto příkazy vytvářejí stejný výstup jako příkaz **DISPLAY QUEUE TYPE** (*queue-type*) . Zadáte-li příkazy tímto způsobem, nepoužívejte parametr **TYPE** .

2.  V systému z/OS musí být před zobrazením informací o frontách klastru spuštěn inicializátor kanálu (pomocí parametru **TYPE** (**QCLUSTER**) nebo **CLUSINFO** ).
3. Příkaz nemusí zobrazit každou klastrovanou frontu v klastru, když je vydána v částečném úložišti, protože částečné úložiště ví o frontě pouze tehdy, když se ho pokusil použít.

## Popisy parametrů pro DISPLAY QUEUE

Je třeba určit název definice fronty, kterou chcete zobrazit. Může se jednat o specifický název fronty nebo pro generický název fronty. Pomocí generického názvu fronty můžete zobrazit buď:

- Všechny definice front
- Jedna nebo více front, které odpovídají uvedenému názvu






### ***název\_fronty***

Lokální název definice fronty, která má být zobrazena (viz [Pravidla pro pojmenování objektů IBM MQ](#) ).  
Koncová hvězdička \* odpovídá všem frontám s uvedeným kmenem následovaným nulou nebo více znaky. Hvězdička (\*) ve vlastním souboru uvádí všechny fronty.

### **kde:**

Určete podmínku filtru a zobrazí se pouze fronty, které splňují kritérium výběru podmínky filtru.  
Podmínka filtru je ve třech částech: *filter-keyword*, *operator* *filter-value*:

### ***klíčové\_slovo\_filtru***

Téměř všechny parametry, které lze použít k zobrazení atributů pro tento příkaz **DISPLAY** . Jako klíčová slova filtru však nelze použít parametry  **CMDSCOPE** , **QDPHIEEV** , **QDPLOEV** , **QDPMAXEV** ,  **QSGDISP** , nebo **QSVCIIEV** . Nemůžete použít  **CFSTRUCT** , **CLUSTER** ,  **PSID** ,  **STGCLASS** , nebo **CLUSNL** , jsou-li použity také pro výběr front. Fronty typů, pro které není klíčové slovo filtru platné, nejsou zobrazeny.

### ***operátor***

Používá se k určení, zda fronta odpovídá hodnotě filtru na daném klíčovém slově filtru. Operátory jsou:

**LT**  
Menší než

**GT**  
Větší než

**EQ**

Rovná se

**NE**

Není rovno

**LE**

Menší nebo rovno

**GE**

Větší nebo rovno

**LK**

Shoduje se s generickým řetězcem, který jste zadali jako *filtr-hodnoty*

**nl**

Neshoduje se s generickým řetězcem, který jste zadali jako *filtr-hodnota*

***filtr-ní-hodnota***

Hodnota, kterou hodnota atributu musí být testována proti použití operátoru. V závislosti na klíčovém slově filtru to může být:

- Explicitní hodnota, která je platnou hodnotou pro testovaný atribut.


Operátory LT, GT, EQ, NE, LE nebo GE lze používat pouze jako operátory. Je-li však hodnota atributu jedna z možných sad hodnot na parametru (například hodnota QALIAS v parametru CLUSQT), můžete použít pouze EQ nebo NE. Pro parametry HARDENBO, SHARE a TRIGGER použijte buď EQ YES, nebo EQ NO.


- Generická hodnota. Jedná se o znakový řetězec (například znakový řetězec, který jste zadali pro parametr DESCR) s hvězdičkou na konci, například ABC\*. Je-li operátor LK, vypíše se všechny položky, kde hodnota atributu začíná řetězcem (ABC v uvedeném příkladu). Je-li operátor NL, vypíše se všechny položky, u kterých hodnota atributu nezačíná řetězcem. Je povolen pouze jediný koncový zástupný znak (hvězdička).

Generickou hodnotu filtru nelze použít pro parametry s číselnými hodnotami nebo s jednou ze sady hodnot.

**ALL**

Uveďte tuto volbu, chcete-li zobrazit všechny atributy. Je-li tento parametr zadán, všechny atributy, které jsou také vyžádány specificky, nemají žádný efekt; všechny atributy se stále zobrazí.

V systémech AIX, HP-UX, Linux, IBM i, Solaris, a Windows  a z/OSse jedná o výchozí nastavení, pokud nezadáte generický název a nepožadujete žádné specifické atributy.

 V systému z/OS je to také výchozí nastavení, pokud zadáte podmínku filtru pomocí parametru WHERE , ale na jiných platformách se zobrazí pouze požadované atributy.


 **CFSTRUCT ( generický-název)**

Tento parametr je volitelný a omezuje zobrazené informace na ty fronty, kde je hodnota struktury prostředku Coupling Facility uvedena v hranatých závorkách.

Hodnota může být generický název. Pokud nezadáte hodnotu pro tento parametr, **CFSTRUCT** se bude považovat za požadovaný parametr.

**CLUSINFO**

Tento požadavek obsahuje kromě informací o attributech front definovaných pro tohoto správce front také informace o těchto a jiných frontách v klastru, které odpovídají výběrovým kritériím. V takovém případě může být zobrazeno více front se stejným zobrazeným názvem. Informace o klastru se získávají z úložiště v tomto správci front.

Tento parametr je platný pouze v systémech AIX, HP-UX, Linux, IBM i, Solaris a Windows  a z/OS.

**z/OS** Všimněte si, že v systému z/OS můžete vydávat příkazy DISPLAY QUEUE CLUSINFO z CSQINP2.

### **CLUSNL ( generický-název )**

To je volitelné a omezuje zobrazené informace, pokud jsou zadány s hodnotou v hranatých závorkách:

- Pro fronty definované v lokálním správci front se používají pouze ty, které mají určený seznam klastrů. Hodnota může být generický název. Pouze typy front, pro které je **CLUSNL** platným parametrem, jsou tímto způsobem omezeny; ostatní typy front, které odpovídají ostatním kritériím výběru, se zobrazí.
- Pro fronty klastru se jedná pouze o ty, které patří do klastrů v uvedeném seznamu klastrů, pokud hodnota není generický název. Je-li hodnota generický název, nepoužije se žádné omezení na fronty klastru.

Pokud nezadáte hodnotu pro kvalifikaci tohoto parametru, je s ním zacházeno jako s požadovaným parametrem a informace o seznamu klastrů jsou vráceny o všech zobrazených frontách.

Tento parametr je platný pouze v systémech AIX, HP-UX, Linux, IBM i, Solaris, Windows,

a **z/OS** a z/OS

**Poznámka:** **z/OS** Je-li požadovaná dispozice SHARED, musí být CMDSCOPE prázdná nebo lokální správce front.

### **CLUSTER ( generický-název )**

To je volitelné a omezuje informace zobrazované na frontách s uvedeným názvem klastru, pokud jsou zadány s hodnotou v hranatých závorkách. Hodnota může být generický název. Pouze typy fronty, pro které je platný parametr **CLUSTER**, jsou tímto parametrem omezeny; ostatní typy front, které odpovídají ostatním kritériím výběru, jsou zobrazeny.

Pokud nezadáte hodnotu pro kvalifikaci tohoto parametru, bude se s ní zacházet jako s požadovaným parametrem a informace o názvu klastru se vrátí o všech zobrazených frontách.

Tento parametr je platný pouze v systémech AIX, HP-UX, Linux, IBM i, Solaris, Windows **z/OS** a z/OS.

### **z/OS CMDSCOPE**

Tento parametr se vztahuje pouze na z/OS a určuje, jak se příkaz provádí, když je správce front členem skupiny sdílení front.

Pokud je QSGDISP nastaveno na GROUP nebo SHARED, musí být pole **CMDSCOPE** prázdné nebo lokální správce front.

••

Příkaz bude proveden ve správci front, v němž byl zadán. Toto je výchozí hodnota.

#### ***název\_správce\_front***

Příkaz je proveden ve správci front, který jste zadali, pokud je správce front aktivní v rámci skupiny sdílení front.

Název správce front, kde příkaz zadán nebyl, můžete zadat, pouze pokud používáte prostředí skupiny sdílení front a je povolen příkazový server.

\*

Příkaz se provádí na lokálním správci front a je také předán každému aktivnímu správci front ve skupině sdílení front. Tento efekt se shoduje s výsledkem zadání příkazu pro všechny správce front ve skupině sdílení front.

**CMDSCOPE** nelze použít jako klíčové slovo filtru.

### **z/OS PSID ( celé\_číslo )**

Identifikátor sady stránek, kde se nachází fronta. Toto je volitelné. Zadáním hodnoty omezíte informace zobrazené ve frontách, které mají aktivní přidružení k zadané sadě stránek. Hodnota se

skládá ze dvou číselných znaků v rozsahu 00-99. Hvězdička \* samostatně uvádí všechny identifikátory sad stránek. Nezádáte-li hodnotu, informace o sadě stránek se vrátí o všech zobrazených frontách.

Identifikátor sady stránek se zobrazí pouze v případě, že existuje aktivní přidružení fronty k sadě stránek, tj. poté, co byla fronta cílem požadavku MQPUT . Přidružení fronty k sadě stránek není aktivní, pokud:

- Fronta je právě definována
- Atribut STGCLASS fronty je změněn a neexistuje žádný následný požadavek MQPUT na frontu.
- Správce front je restartován a ve frontě nejsou žádné zprávy.

Tento parametr je platný pouze pro z/OS.

## QSGDISP

Uvádí dispozice objektů, pro které se mají zobrazit informace. Hodnoty jsou:

### LIVE

Jedná se o výchozí hodnotu a zobrazuje informace o objektech definovaných s QSGDISP (QMGR) nebo QSGDISP (COPY) . Existuje-li prostředí sdílené správce front a tento příkaz se provádí ve správci front, kde byl zadán, také informace o objektech definovaných s produktem QSGDISP (SHARED) .

### ALL

Zobrazí informace o objektech definovaných s QSGDISP (QMGR) nebo QSGDISP (COPY) .

Existuje-li prostředí správce sdílené fronty a tento příkaz se provádí ve správci front, kde byl zadán, tato volba také zobrazí informace o objektech definovaných s produktem QSGDISP (GROUP) nebo QSGDISP (SHARED) .

V prostředí se sdíleným správcem front:

```
DISPLAY QUEUE(name) CMDSCOPE(*) QSGDISP(ALL)
```

Příkaz vypíše objekty shodující se s name ve skupině sdílení front, aniž by došlo k duplikaci těch ve sdíleném úložišti.

### COPY

Zobrazit informace pouze pro objekty definované s QSGDISP (COPY) .

### SKUPINA

Zobrazit informace pouze pro objekty definované s QSGDISP (GROUP) . Tato možnost je povolena pouze v případě, že se nachází prostředí správce sdílených front.

### PRIVATE

Zobrazit informace pouze pro objekty definované s QSGDISP (QMGR) nebo QSGDISP (COPY) .

### QMGR

Zobrazit informace pouze pro objekty definované s QSGDISP (QMGR) .

### SHARED

Zobrazit informace pouze pro objekty definované s QSGDISP (SHARED) . Tato možnost je povolena pouze v prostředí se sdíleným správcem front.

**Poznámka:** Pro fronty klastru se vždy zachází jako s požadovaným parametrem. Vrácená hodnota je dispozice skutečné fronty, kterou reprezentuje fronta klastru.

Je-li QSGDISP (LIVE) zadán nebo je nastaven na výchozí hodnotu, nebo pokud je QSGDISP (ALL) zadán ve sdíleném prostředí správce front, příkaz může dát duplicitní názvy (s různými dispozicemi/ pozicemi).

**Poznámka:** V případě QSGDISP (LIVE) se tato situace vyskytuje pouze v případě, že sdílené a nesdílené fronty mají stejný název; taková situace by se neměla vyskytovat ve spravovaném systému ve stavu well-managed.

Produkt **QSGDISP** zobrazuje jednu z následujících hodnot:



**QMGR**

Objekt byl definován s QSGDISP (QMGR).

**SKUPINA**

Objekt byl definován s QSGDISP (GROUP).

**COPY**

Objekt byl definován s QSGDISP (COPY).

**SHARED**

Objekt byl definován s QSGDISP (SHARED).

**QSGDISP** nelze použít jako klíčové slovo filtru.

 **STGCLASS ( generický-název )**

To je volitelné a omezuje informace zobrazované na frontách na zadané paměťové třídě, pokud jsou zadány s hodnotou v hranatých závorkách. Hodnota může být generický název.

Pokud nezadáte hodnotu pro kvalifikaci tohoto parametru, bude považována za požadovaný parametr a informace o třídě úložiště se vrátí o všech zobrazených frontách.

Tento parametr je platný pouze pro z/OS.

**TARGETYPE ( cílový-typ )**

To je volitelné a uvádí typ cíle fronty alias, kterou chcete zobrazit.

**TYPE ( typ-fronty )**

Tento parametr je volitelný a určuje typ fronty, které chcete zobrazit. Pokud uvedete ALL, což je výchozí hodnota, zobrazí se všechny typy fronty; to zahrnuje také fronty klastru, pokud je také uvedeno CLUSINFO .

Stejně jako ALL můžete zadat libovolný typ fronty povolený pro příkaz **DEFINE** : QALIAS, QLOCAL, QMODEL, QREMOTE nebo jejich synonyma, jak je uvedeno níže:

**QALIAS**

Alias fronty

**QLOCAL**

Lokální fronty

**QMODEL**

Modelové fronty

**QREMOTE**

Vzdálené fronty

Chcete-li zobrazit pouze informace o frontě klastru, můžete zadat typ fronty QCLUSTER . Je-li zadána hodnota QCLUSTER , budou všechna kritéria výběru určená parametry CFSTRUCT, STGCLASS nebo PSID ignorována. Všimněte si, že nemůžete vydávat příkazy **DISPLAY QUEUE TYPE(QCLUSTER)** z CSQINP2.

Na jiných platformách než z/OS lze pro tento parametr použít QTYPE ( typ ) jako synonymum.

Vždy se zobrazí název fronty a typ fronty  (a, v systému z/OS, odebrání fronty) .

**Požadované parametry**

Uveďte jeden nebo více parametrů, které definují data, která se mají zobrazit. Parametry lze zadat v libovolném pořadí, ale neurčujte stejný parametr vícekrát než jednou.

Většina parametrů je relevantní pouze pro fronty určitého typu nebo typů. Parametry, které nejsou relevantní pro určitý typ fronty, nezpůsobí žádný výstup, ani se nejedná o chybu.

V následující tabulce jsou uvedeny parametry, které jsou relevantní pro každý typ fronty. Existuje stručný popis každého parametru za tabulkou, ale další informace najdete v popisu příkazu **DEFINE** pro každý typ fronty.

Tabulka 74. Parametry, které lze vrátit příkazem **DISPLAY QUEUE**.

Křížová tabulka parametrů fronty a typů front. Pokud se parametr týká typu fronty, buňka obsahuje zaškrtnutí.

	Lokální fronta	Modelová fronta	Fronta aliasů	Vzdálená fronta	Fronta klastru
<u>ACCTQ</u>	✓	✓	Není k dispozici	Není k dispozici	Není k dispozici
<u>ALTDATA</u>	✓	✓	✓	✓	✓
<u>ALTTIME</u>	✓	✓	✓	✓	✓
<u>BOQNAME</u>	✓	✓	Není k dispozici	Není k dispozici	Není k dispozici
<u>BOTHRESH</u>	✓	✓	Není k dispozici	Není k dispozici	Není k dispozici
<u>CFSTRUCT</u>	✓	✓	Není k dispozici	Není k dispozici	Není k dispozici
<u>CLCHNAME</u>	✓	✓	Není k dispozici	Není k dispozici	Není k dispozici
<u>CLUSDATE</u>	Není k dispozici	Není k dispozici	Není k dispozici	Není k dispozici	✓
<u>CLUSNL</u>	✓	Není k dispozici	✓	✓	Není k dispozici
<u>CLUSQMGR</u>	Není k dispozici	Není k dispozici	Není k dispozici	Není k dispozici	✓
<u>CLUSQT</u>	Není k dispozici	Není k dispozici	Není k dispozici	Není k dispozici	✓
<u>Klastr</u>	✓	Není k dispozici	✓	✓	✓
<u>KLASTIME</u>	Není k dispozici	Není k dispozici	Není k dispozici	Není k dispozici	✓
<u>CLWLPRTY</u>	✓	Není k dispozici	✓	✓	✓
<u>CLWLRANK</u>	✓	Není k dispozici	✓	✓	✓
<u>CLWLUSEQ</u>	✓	Není k dispozici	Není k dispozici	Není k dispozici	Není k dispozici
<u>CRDATE</u>	✓	✓	Není k dispozici	Není k dispozici	Není k dispozici
<u>CRTIME</u>	✓	✓	Není k dispozici	Není k dispozici	Není k dispozici
<u>CURDEPTH</u>	✓	Není k dispozici	Není k dispozici	Není k dispozici	Není k dispozici
<u>Vlastní</u>	✓	✓	✓	✓	✓
<u>DEFBIND</u>	✓	Není k dispozici	✓	✓	✓
<u>DEFPRESP</u>	✓	✓	✓	✓	✓
<u>DEFPRTY</u>	✓	✓	✓	✓	✓
<u>DEFPSIST</u>	✓	✓	✓	✓	✓
<u>DEFREADA</u>	✓	✓	✓	Není k dispozici	Není k dispozici
<u>DEFSOPT</u>	✓	✓	Není k dispozici	Není k dispozici	Není k dispozici

Tabulka 74. Parametry, které lze vrátit příkazem **DISPLAY QUEUE**.

Křížová tabulka parametrů fronty a typů front. Pokud se parametr týká typu fronty, buňka obsahuje zaškrtnutí.

(pokračování)

	Lokální fronta	Modelová fronta	Fronta aliasů	Vzdálená fronta	Fronta klastru
<u>DEFTYPE</u>	✓	✓	Není k dispozici	Není k dispozici	Není k dispozici
<u>DESCR</u>	✓	✓	✓	✓	✓
<u>DISTL</u>	✓	✓	Není k dispozici	Není k dispozici	Není k dispozici
<u>GET</u>	✓	✓	✓	Není k dispozici	Není k dispozici
<u>HARDENBO</u>	✓	✓	Není k dispozici	Není k dispozici	Není k dispozici
<u>INDXTYPE</u>	✓	✓	Není k dispozici	Není k dispozici	Není k dispozici
<u>INITQ</u>	✓	✓	Není k dispozici	Není k dispozici	Není k dispozici
<u>IPPROCS</u>	✓	Není k dispozici	Není k dispozici	Není k dispozici	Není k dispozici
<u>MAXDEPTH</u>	✓	✓	Není k dispozici	Není k dispozici	Není k dispozici
<u>MAXMSGL</u>	✓	✓	Není k dispozici	Není k dispozici	Není k dispozici
<u>MONQ</u>	✓	✓	Není k dispozici	Není k dispozici	Není k dispozici
<u>MSGDLVSQ</u>	✓	✓	Není k dispozici	Není k dispozici	Není k dispozici
<u>NPMCLASS</u>	✓	✓	Není k dispozici	Není k dispozici	Není k dispozici
<u>OPPROCS</u>	✓		Není k dispozici	Není k dispozici	Není k dispozici
<u>proces</u>	✓	✓	Není k dispozici	Není k dispozici	Není k dispozici
<u>PROPCTL</u>	✓	✓	✓	Není k dispozici	Není k dispozici
<u>PSID</u>	✓	Není k dispozici	Není k dispozici	Není k dispozici	Není k dispozici
<u>PUT</u>	✓	✓	✓	✓	✓
<u>QDEPTHHI</u>	✓	✓	Není k dispozici	Není k dispozici	Není k dispozici
<u>QDEPTHLO</u>	✓	✓	Není k dispozici	Není k dispozici	Není k dispozici
<u>QDPHIEV</u>	✓	✓	Není k dispozici	Není k dispozici	Není k dispozici
<u>QDPLOEV</u>	✓	✓	Není k dispozici	Není k dispozici	Není k dispozici
<u>QDPMAXEV</u>	✓	✓	Není k dispozici	Není k dispozici	Není k dispozici
<u>QMID</u>	Není k dispozici	Není k dispozici	Není k dispozici	Není k dispozici	✓
<u>QSGDISP</u>	✓	✓	✓	✓	✓

Tabulka 74. Parametry, které lze vrátit příkazem **DISPLAY QUEUE**.

Křížová tabulka parametrů fronty a typů front. Pokud se parametr týká typu fronty, buňka obsahuje zaškrtnutí.

(pokračování)

	Lokální fronta	Modelová fronta	Fronta aliasů	Vzdálená fronta	Fronta klastru
<u>QSVCI</u> EV	✓	✓	Není k dispozici	Není k dispozici	Není k dispozici
<u>QSVCI</u> NT	✓	✓	Není k dispozici	Není k dispozici	Není k dispozici
<u>Q</u> TYPE	✓	✓	✓	✓	✓
<u>RETI</u> NTVL	✓	✓	Není k dispozici	Není k dispozici	Není k dispozici
<u>R</u> NAME	Není k dispozici	Není k dispozici	Není k dispozici	✓	Není k dispozici
<u>RQ</u> MNAME	Není k dispozici	Není k dispozici	Není k dispozici	✓	Není k dispozici
<u>ROZ</u> SAH	✓	Není k dispozici	✓	✓	Není k dispozici
<u>S</u> HARE	✓	✓	Není k dispozici	Není k dispozici	Není k dispozici
<u>S</u> TATQ	✓	✓	Není k dispozici	Není k dispozici	Není k dispozici
<u>S</u> TGCLASS	✓	✓	Není k dispozici	Není k dispozici	Není k dispozici
<u>C</u> ÍL	Není k dispozici	Není k dispozici	✓	Není k dispozici	Není k dispozici
<u>TAR</u> GTYPE	Není k dispozici	Není k dispozici	✓	Není k dispozici	Není k dispozici
<u>T</u> PIPE	✓	Není k dispozici	Není k dispozici	Není k dispozici	Není k dispozici
<u>TRIG</u> DATA	✓	✓	Není k dispozici	Není k dispozici	Není k dispozici
<u>TRIG</u> DPH	✓	✓	Není k dispozici	Není k dispozici	Není k dispozici
<u>TRIG</u> GER	✓	✓	Není k dispozici	Není k dispozici	Není k dispozici
<u>TRIG</u> MPRI	✓	✓	Není k dispozici	Není k dispozici	Není k dispozici
<u>TRIG</u> TYPE	✓	✓	Není k dispozici	Není k dispozici	Není k dispozici
<u>U</u> SAGE	✓	✓	Není k dispozici	Není k dispozici	Není k dispozici
<u>X</u> MITQ	Není k dispozici	Není k dispozici	Není k dispozici	✓	Není k dispozici

#### **ACCTQ**

Určuje, zda má být pro frontu povolena evidence evidence (v z/OS, na úrovni podprocesu a evidence na úrovni fronty).

#### **ALTD**ATE

Datum, kdy byla definice nebo informace naposledy pozměněny, ve tvaru yyyy-mm-dd.

#### **ALT**TIME

Doba, kdy byla definice nebo informace naposledy změněna, ve formě hh.mm.ss.

#### **BOQ**NAME

Název fronty vrácených zpráv.

**BOTHRESH**

Prahová hodnota vyřazených zpráv.

**CLCHNAME**

CLCHNAME je generický název odesílacích kanálů klastru, které používají tuto frontu jako přenosovou frontu. Atribut uvádí, které odesílací kanály klastru budou z této přenosové fronty klastru posílat zprávy do přijímacího kanálu klastru.

**DATUM KLASTRU**

Datum, kdy byla definice zpřístupněna lokálnímu správci front, ve tvaru yyyy-mm-dd.

**CLUSNL**

Seznam názvů, který definuje klastr, ve kterém se fronta nachází.

**CLUSQMgr**

Název správce front, který je hostitelem fronty.

**CLUSQT**

Typ fronty klastru. To může být:

**QALIAS**

Fronta klastru představuje alias frontu.

**QLOCAL**

Fronta klastru představuje lokální frontu.

**QMGR**

Fronta klastru představuje alias správce front.

**QREMOTE**

Fronta klastru představuje vzdálenou frontu.

**CLUSTER**

Název klastru, v němž je fronta.

**CLUSTIME**

Čas, kdy byla definice zpřístupněna lokálnímu správci front, ve formě hh.mm.ss.

**CLWLPRTY**

Priorita fronty pro účely rozdělení pracovní zátěže klastru.

**CLWLRANK**

Úroveň fronty pro účely rozdělení pracovní zátěže klastru.

**CLWLUSEQ**

Zda jsou operace vloženy do jiných definic front kromě lokálních.

**CRDATE**

Datum, kdy byla fronta definována (ve tvaru yyyy-mm-dd).

**CRTIME**

Čas, kdy byla fronta definována (ve tvaru hh.mm.ss).

**CURDEPTH**

Aktuální hloubka fronty.

V systému z/OS je hodnota CURDEPTH vrácena jako nula pro fronty definované s dispozicí GROUP. Je také vrácena jako nula pro fronty definované s dispozicí SHARED, pokud struktura prostředku CF, kterou používají, je nedostupná nebo se nezdařila.

Zprávy vkládané do fronty se započítávají do aktuální hloubky, jak jsou vloženy. Zprávy získané z fronty se nepočítá do aktuální hloubky. To je pravda, zda operace jsou prováděny pod synchronizačním bodem nebo ne. Potvrzení nemá žádný vliv na aktuální hloubku. Proto:

- Zprávy obsažené pod synchronizačním bodem (ale dosud nepotvrzené) jsou zahrnuty do aktuální hloubky.
- Zprávy pod synchronizačním bodem (ale ještě nepotvrzené) nejsou zahrnuty do aktuální hloubky.

**CUSTOM**

Tento atribut je vyhrazen pro konfiguraci nových funkcí před zavedením oddělených atributů. Může obsahovat hodnoty nula nebo více atributů jako dvojice názvu atributu a hodnoty ve formě `NAME (VALUE)`.

**DEFBIND**

Výchozí vázání zpráv.

**DEFPRESP**

Výchozí hodnota odezvy put; definuje chování, které by měly být použity aplikacemi, když byl typ odezvy put ve volbách MQPMO nastaven na MQPMO\_RESPONSE\_AS\_Q\_DEF.

**DEFPRTY**

Výchozí priorita zpráv vložených do fronty.

**DEFPSIST**

Určuje, zda je výchozí perzistence zpráv vložených do této fronty nastavena na hodnotu NO nebo YES. Hodnota NO znamená, že zprávy se ztratí po restartování správce front.

**DEFREADA**

Tato hodnota určuje výchozí chování dopředného čtení pro netrvalé zprávy doručené klientovi.

**DEFSOPT**

Výchozí volba sdílení ve frontě otevřené pro vstup.

**DEFTYPE**

Typ definice fronty. To může být:

- PŘEDDEFINOVANÝ (předdefinovaný)

Fronta byla vytvořena příkazem DEFINE, buď operátorem, nebo vhodně autorizovanou aplikací odesílající zprávu příkazu do fronty služeb.

- PERMDYN (Trvalá dynamika)

Buď byla fronta vytvořena aplikací, která vydala MQOPEN názvem modelové fronty zadané v deskriptoru objektu (MQOD), nebo (pokud se jedná o modelovou frontu) tento typ určuje typ dynamické fronty, kterou lze z něj vytvořit.

Na z/OS byla fronta vytvořena s QSGDISP (QMGR).

- TEMPDYN (Dočasné dynamické)

Buď byla fronta vytvořena aplikací, která vydala MQOPEN názvem modelové fronty zadané v deskriptoru objektu (MQOD), nebo (pokud se jedná o modelovou frontu) tento typ určuje typ dynamické fronty, kterou lze z něj vytvořit.

Na z/OS byla fronta vytvořena s QSGDISP (QMGR).

- SHAREDYN

Trvalá dynamická fronta byla vytvořena, když aplikace vydala volání rozhraní API MQOPEN s názvem této modelové fronty určené v deskriptoru objektu (MQOD).

V systému z/OS v prostředí skupiny sdílení front byla fronta vytvořena s produktem QSGDISP (SHARED).

**DESCR**

Popisný komentář.

**DISTL**

Zda jsou rozdělovníky podporovány partnerským správcem front. (Podporováno pouze v systémech AIX, HP-UX, Linux, IBM i, Solaris a Windows.)

**GET**

Údaj o tom, zda je fronta povolena pro získání.

**HARDENBO**

Zda je počet back-out odolný, aby se zajistilo, že počet případů, kdy byla zpráva vrácena, je přesná.

**Poznámka:** Tento parametr ovlivňuje pouze IBM MQ for z/OS. Může být nastaven a zobrazen na jiných platformách, ale nemá žádný efekt.

#### **INDXTYPE**

Typ indexu (podporovaný pouze na z/OS).

#### **INITQ**

Název inicializační fronty.

#### **IPPROCS**

Počet aplikací, které jsou momentálně připojeny k frontě pro získání zpráv z fronty.

V systému z/OSse IPPROCS vrací jako nula pro fronty definované s dispozicí GROUP. S dispozicí SDÍLENÉ se vrací pouze popisovače pro správce front, který odesílá zpět informace, nikoli informace pro celou skupinu.

#### **MAXDEPTH**

Maximální hloubka fronty.

#### **MAXMSGL**

Maximální délka zprávy.

#### **MONQ**

Shromažďování monitorovacích dat online.

#### **MSGDLVSQ**

Sekvence doručení zpráv.

#### **NPMCLASS**

Úroveň spolehlivosti přiřazená k netrvalým zprávám, které jsou vloženy do fronty.

#### **OPPROCS**

Počet aplikací, které jsou aktuálně připojeny k frontě při vkládání zpráv do fronty.

V systému z/OSse OPPROCS vrací jako nula pro fronty definované s dispozicí GROUP. S dispozicí SDÍLENÉ se vrací pouze popisovače pro správce front, který odesílá zpět informace, nikoli informace pro celou skupinu.

#### **PROCES**

Název procesu.

#### **PROPCTL**

Atribut řízení vlastností.

Tento parametr lze použít pro fronty lokálního, aliasu a modelu.

Tento parametr je volitelný.

Určuje způsob zpracování vlastností zpráv v případě, že jsou zprávy načítány z front pomocí volání MQGET s volbou MQGMO\_PROPERTIES\_AS\_Q\_DEF .

Přípustné hodnoty jsou:

#### **ALL**

Mají-li být obsaženy všechny vlastnosti zprávy, kromě vlastností nacházejících se v deskriptoru (či rozšíření) zprávy, vyberte volbu Vše. Hodnota Vše umožňuje aplikacím, které nelze změnit, pro přístup ke všem vlastnostem zprávy ze záhlaví MQRFH2 .

#### **COMPAT**

Pokud zpráva obsahuje vlastnost s předponou **mcd.**, **jms.**, **usr.** nebo **mqext.**, jsou všechny vlastnosti zprávy doručeny do aplikace v záhlaví MQRFH2 . Jinak budou všechny vlastnosti zprávy, kromě vlastností obsažených v deskriptoru (či rozšíření) zprávy, zahozeny a nebudou nadále pro aplikaci přístupné.

Jedná se o výchozí hodnotu; umožňuje aplikacím, které očekávají JMS související vlastnosti, být v záhlaví MQRFH2 v datech zprávy pokračovat v práci beze změn.

#### **Vynutit**

Vlastnosti jsou vždy vráceny v datech zprávy v záhlaví MQRFH2 bez ohledu na to, zda aplikace určuje popisovač zprávy.

Platný popisovač zprávy dodaný v poli `MsgHandle` struktury `MQGMO` na volání `MQGET` je ignorován. Vlastnosti zprávy nejsou pomocí popisovače zprávy přístupné.

#### **ŽÁDNÉ**

Všechny vlastnosti zprávy, kromě vlastností v deskriptoru zprávy (nebo rozšíření), jsou před doručením zprávy do aplikace odebrány ze zprávy.

#### **PUT**

Údaj o tom, zda je fronta povolena pro operace `put`.

#### **QDEPTHHI**

Prahová hodnota generování události vysoké hloubky.

#### **QDEPTHLO**

Prahová hodnota generování události nízké hloubky.

#### **QDPHIEV**

Zda se generují události vysoké hloubky fronty.

Jako klíčové slovo filtru nemůžete použít `QDPHIEV`.

#### **QDPLOEV**

Zda se generují události nízké hloubky fronty.

Jako klíčové slovo filtru nemůžete použít `QDPLOEV`.

#### **QDPMAXEV**

Zda se generují události zaplnění fronty.

Jako klíčové slovo filtru nemůžete použít `QDPMAXEV`.

#### **QMID**

Interně generovaný jedinečný název správce front, který je hostitelem fronty.

#### **QSVCI EV**

Zda se generují události servisního intervalu.

Jako klíčové slovo filtru nemůžete použít `QSVCI EV`.

#### **QSVCI NT**

Prahová hodnota generování události servisního intervalu.

#### **QTYPE**

Typ fronty.

V systémech AIX, HP-UX, Linux, IBM i, Solaris, Windowsa z/OSse typ fronty vždy zobrazí.

V systémech AIX, HP-UX, Linux, IBM i, Solarisa Windows, `TYPE` ( *typ* ) může být použit jako synonymum pro tento parametr.

#### **RETINTVL**

Interval uchování.

#### **RNAME**

Název lokální fronty, jak je znám správci vzdálené fronty.

#### **RQMNAME**

Název vzdáleného správce front.

#### **ROZSAH**

Rozsah definice fronty (není podporováno v systému z/OS ).

#### **SHARE**

Zda fronta může být sdílená.

#### **STATQ**

Údaj o tom, zda mají být shromažďovány informace o statistických údajích.

#### **STGCLASS**

Paměťová třída.



## CÍL

Tento parametr požaduje, aby se zobrazil název základního objektu fronty s aliasem.

## TARGETYPE

Tento parametr požaduje, aby se zobrazil cílový (základní) typ fronty s aliasem.

## TPIPE

Názvy TPIPE použité pro komunikaci s OTMA přes most IBM MQ - IMS , je-li most aktivní. Tento parametr je podporován pouze v systému z/OS.

 Další informace o programu TPIPE naleznete v tématu [Řízení mostu IMS](#).

## TRIGDATA

Data spouštěče.

## TRIGDPTH

Hloubka spouštěče.

## TRIGGER

Zda jsou spouštěče aktivní.

## TRIGMPRI

Priorita zprávy prahové hodnoty pro spouštěče.

## TRIGTYPE

Typ spouštěče.

## USAGE

Zda fronta je přenosová fronta.

## XMITQ

Název přenosové fronty.

Další informace o těchto parametrech naleznete v tématu [“Fronty DEFINE” na stránce 915](#).

## ZOBRAZIT STAV SBSTATUS

Chcete-li zobrazit stav odběru, použijte příkaz MQSC DISPLAY SBSTATUS.

## Použití příkazů MQSC

Informace o tom, jak používat příkazy MQSC, najdete v tématu [Provedení úloh lokální administrace pomocí příkazů MQSC](#).


IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
✓	✓	✓	CR

Vysvětlení symbolů ve sloupci z/OS viz [Použití příkazů v systému z/OS](#).


- [Syntaktický diagram](#)
- [“Popisy parametrů pro DISPLAY SBSTATUS” na stránce 1162](#)
- [“Požadované parametry” na stránce 1164](#)

**Synonymum:** DIS SBSTATUS

## ZOBRAZIT STAV SBSTATUS



### Atributy stavu



#### Poznámky:

- <sup>1</sup> Platné pouze na z/OS.
- <sup>2</sup> Platné pouze na z/OS , pokud je správce front členem skupiny sdílení front.
- <sup>3</sup> Neplatné na z/OS.

## Popisy parametrů pro DISPLAY SBSTATUS

Musíte zadat název definice odběru, pro kterou chcete zobrazit informace o stavu. Může se jednat o specifický název odběru nebo generický název odběru. Pomocí generického názvu odběru můžete zobrazit buď:

- Všechny definice odběrů

- Jeden nebo více odběrů, které odpovídají uvedenému názvu

### **(generické-jméno)**

Lokální název definice odběru, který se má zobrazit. Koncová hvězdička (\*) odpovídá všem odběrům s uvedeným kmenem následovaným nulou nebo více znaky. Hvězdička (\*) ve vlastním specifikuje všechny odběry.

### **kde:**

Zadejte podmínku filtru, abyste zobrazili pouze ty odběry, které splňují kritérium výběru podmínky filtru. Podmínka filtru je ve třech částech: *filter-keyword*, *operator* *filter-value*:

### **klíčové\_slovo\_filtru**

Téměř všechny parametry, které lze použít k zobrazení atributů pro tento příkaz DISPLAY.

 Jako klíčové slovo filtru však nelze použít parametr CMDSCOPE.

Odběry typu, pro který klíčové slovo filtru není platným atributem, nejsou zobrazeny.

### **operátor**

Používá se k určení, zda odběr odpovídá hodnotě filtru na daném klíčovém slově filtru. Operátory jsou:

#### **LT**

Menší než

#### **GT**

Větší než

#### **EQ**

Rovná se

#### **NE**

Není rovno

#### **LE**

Menší nebo rovno

#### **GE**

Větší nebo rovno

#### **LK**

Shoduje se s generickým řetězcem, který jste zadali jako *filtr-hodnoty*

#### **nl**

Neshoduje se s generickým řetězcem, který jste zadali jako *filtr-hodnota*

### **filtr-ní-hodnota**

Hodnota, kterou hodnota atributu musí být testována proti použití operátoru. V závislosti na klíčovém slově filtru to může být:

- Explicitní hodnota, která je platnou hodnotou pro testovaný atribut.

Operátory LT, GT, EQ, NE, LE nebo GE lze používat pouze jako operátory. Je-li však hodnota atributu jedna z možných sad hodnot parametru (například hodnota USER v parametru SUBTYPE), můžete použít pouze EQ nebo NE.

- Generická hodnota. Jedná se o znakový řetězec (například znakový řetězec, který jste zadali pro parametr SUBUSER) s hvězdičkou na konci, například ABC\*. Je-li operátor LK, vypíší se všechny položky, kde hodnota atributu začíná řetězcem (ABC v uvedeném příkladu). Je-li operátor NL, vypíší se všechny položky, u kterých hodnota atributu nezačíná řetězcem.

Generickou hodnotu filtru nelze použít pro parametry s číselnými hodnotami nebo s jednou ze sady hodnot.

### **ALL**

Zobrazí všechny informace o stavu pro každou uvedenou definici odběru. Toto je výchozí nastavení, pokud neuvedete generický název a nepožadujete žádné specifické parametry.

**z/OS** V systému z/OS je to také výchozí nastavení, pokud zadáte podmínku filtru pomocí parametru WHERE, ale pouze na jiných platformách, požadované atributy se zobrazí.

### **z/OS** **CMDSCOPE**

Tento parametr se vztahuje pouze na z/OS a určuje, jak se příkaz provádí, když je správce front členem skupiny sdílení front.

CMDSCOPE musí být prázdný nebo lokální správce front, pokud je QSGDISP nastaveno na GROUP.

..

Příkaz se zpracovává v tom správci front, kde byl zadán. Toto je výchozí hodnota.

#### ***název\_správce\_front***

Příkaz se zpracovává ve vámi určeném správci front, pokud je tento správce front v rámci dané skupiny sdílení front aktivní.

Název správce front, kde příkaz zadán nebyl, můžete zadat, pouze pokud používáte prostředí skupiny sdílení front a je povolen příkazový server.

\*

Příkaz se zpracovává v lokálním správci front a také se předá všem aktivním správcům front v dané skupině sdílení front. Tento efekt se shoduje s výsledkem zadání příkazu pro všechny správce front ve skupině sdílení front.

Jako klíčové slovo filtru nelze použít CMDSCOPE.

### **DURABLE**

Zadáním tohoto atributu omezíte typ odběrů, které se zobrazí.

#### **ALL**

Zobrazit všechny odběry.

#### **NO**

Zobrazí se pouze informace o netrvalých odběrech.

#### **YES**

Zobrazí se pouze informace o trvalých odběrech.

### **SUBTYPE**

Zadáním tohoto atributu omezíte typ odběrů, které se zobrazí.

#### **UŽIVATEL**

Zobrazí pouze odběry **API** a **ADMIN**.

#### **PROXY**

Jsou zvoleni pouze systémem vytvořené odběry týkající se odběrů mezi správcem front.

#### **ADMIN**

Jsou vybrány pouze odběry, které byly vytvořeny administrativním rozhraním nebo upraveny administračním rozhraním.

#### **Rozhraní API**

Jsou vybrány pouze odběry vytvořené aplikacemi pomocí volání rozhraní API produktu IBM MQ.

#### **ALL**

Zobrazí se všechny typy odběrů (bez omezení).

## **Požadované parametry**

Uveďte jeden nebo více parametrů, které definují data, která se mají zobrazit. Parametry lze zadat v libovolném pořadí, ale neurčujte stejný parametr vícekrát než jednou.

### **ACTCONN**

Vrací *ConnId* z *HConn*, které má aktuálně tento odběr otevřený.

### **DURABLE**

Trvalý odběr není odstraněn v případě, že aplikace, která jej vytvořila, uzavře příslušný manipulátor odběru.

**NO**

Odběr je odebrán, když je aplikace, která ji vytvořila, uzavřena nebo odpojená od správce front.

**YES**

Odběr přetrvává i v případě, že již není spuštěná aplikace spuštěna nebo byla odpojena. Je-li správce front restartován, bude obnoven odběr.

**LMSGDATE**

Datum, kdy byla zpráva naposledy publikována na místo určení určené tímto odběrem.

**LMSGTIME**

Čas posledního publikování zprávy do místa určení určeného tímto odběrem.

**MCASTREL**

Indikátor spolehlivosti zpráv výběrového vysílání.

Tyto hodnoty jsou vyjádřeny v procentech. Hodnota 100 indikuje, že všechny zprávy jsou doručeny bez problémů. Hodnota menší než 100 indikuje, že v případě některých zpráv došlo k problémům sítí. Chcete-li určit povahu těchto problémů, uživatel může přepnout na generování zprávy události pomocí parametru **COMMEV** objektů **COMMINFO** a prozkoumat vygenerované zprávy událostí.

Jsou vráceny tyto dvě hodnoty:

- První hodnota je založena na nejnovější aktivitě během krátké doby.
- Druhá hodnota je založena na aktivitě během delšího období.

Pokud nejsou k dispozici žádné míry, hodnoty se zobrazí jako prázdné.

**NUMMSG**

Počet zpráv vložených do místa určení specifikovaného tímto odběrem od jeho vytvoření nebo od spuštění správce front (od pozdější z uvedených událostí). Toto číslo nemusí odrážet celkový počet zpráv, které jsou nebo byly dostupné přijímající aplikaci. Je tomu tak proto, že může zahrnovat rovněž publikace, jež byly částečně zpracovány a poté zrušeny správcem front kvůli selhání publikace, nebo publikace, které byly provedeny v rámci synchronizačního bodu a odvolány publikující aplikací.

**RESMDATE**

Datum nejnovějšího volání rozhraní API produktu **MQSUB**, které bylo připojeno k odběru.

**RESMTIME**

Doba nejnovějšího volání rozhraní API produktu **MQSUB**, které bylo připojeno k odběru.

**SUBID ( řetězec )**

Interní a jedinečný klíč identifikující odběr.

**SUBUSER ( řetězec )**

ID uživatele v důsledku odběru.

**SUBTYPE**

Označuje, jak byl odběr vytvořen.

**PROXY**

Interně vytvořený odběr používaný pro směrování publikování prostřednictvím správce front.

**ADMIN**

Vytvořeno pomocí příkazu **DEF SUB MQSC** nebo **PCF**. Tato **SUBTYPE** také označuje, že odběr byl upraven pomocí administrativního příkazu.

**Rozhraní API**

Vytvořeno pomocí volání rozhraní API produktu **MQSUB**.

**TOPICSTR**

Vrátí plně vyřešený řetězec tématu odběru.

Další informace o těchto parametrech naleznete v tématu [“DEFINE SUB”](#) na stránce 952.

**ZOBRAZIT ZABEZPEČENÍ**

Použijte příkaz **MQSC DISPLAY SECURITY**, abyste zobrazili aktuální nastavení pro parametry zabezpečení.

## Použití příkazů MQSC

Informace o tom, jak používat příkazy MQSC, najdete v tématu [Provedení úloh lokální administrace pomocí příkazů MQSC](#).


IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
			CR

Vysvětlení symbolů ve sloupci z/OS viz [Použití příkazů v systému z/OS](#).

- [Syntaktický diagram](#)
- [“Popisy parametrů pro ZOBRAZIT” na stránce 1166](#)

**Poznámka:** Od produktu IBM WebSphere MQ 7.0 již tento příkaz není povolen pro vydání z CSQINP1 nebo CSQINP2 na z/OS.

**Synonymum:** DIS SEC



## Popisy parametrů pro ZOBRAZIT

### CMDSCOPE

Tento parametr určuje způsob provádění příkazu v případě, že je správce front členem skupiny sdílení front.

CMDSCOPE nelze použít pro příkazy vydané od první vstupní datové sady inicializace CSQINP1.

..

Příkaz bude proveden ve správcí front, v němž byl zadán. Toto je výchozí hodnota.

### *název\_správce\_front*

Příkaz je proveden ve správcí front, který jste zadali, pokud je správce front aktivní v rámci skupiny sdílení front.

Název správce front, kde příkaz zadán nebyl, můžete zadat, pouze pokud používáte prostředí skupiny sdílení front a je povolen příkazový server.

\*

Příkaz se provádí na lokálním správci front a je také předán každému aktivnímu správci front ve skupině sdílení front. Tento efekt se shoduje s výsledkem zadání příkazu pro všechny správce front ve skupině sdílení front.

## ALL

Zobrazte parametry TIMEOUT, INTERVAL a SWITCHES. Jedná se o výchozí nastavení, pokud nejsou zadány žádné požadované parametry.

Příkaz také vypíše další zprávu, buď CSQH037I, nebo CSQH038I, uvádějící, zda zabezpečení momentálně používá horní nebo smíšenou třídu zabezpečení případu.

Příkaz také vypíše zprávy CSQH040I až CSQH042I zobrazující nastavení ověření připojení, která se momentálně používají.

## INTERVAL

Časový interval mezi kontrolami.

## Přepínače

Zobrazí aktuální nastavení profilů přepínače.

Je-li přepínač zabezpečení subsystému vypnutý, nejsou zobrazena žádná jiná nastavení profilu přepínače.

## VYPRŠENÍ ČASOVÉHO LIMITU

Hodnota časového limitu.

Podrobné informace o parametrech TIMEOUT a INTERVAL viz [“POZMĚNIT ZABEZPEČENÍ”](#) na stránce 788.

## Související informace

[Zobrazení stavu zabezpečení](#)

## ZOBRAZIT SLUŽBU

Použijte příkaz MQSC DISPLAY SERVICE, abyste zobrazili informace o službě.


## Použití příkazů MQSC

Informace o tom, jak používat příkazy MQSC, najdete v tématu [Provedení úloh lokální administrace pomocí příkazů MQSC](#).

IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
✓	✓	✓	

- [Syntaktický diagram](#)
- [“Popis klíčových slov a parametrů pro příkaz DISPLAY SERVICE”](#) na stránce 1168
- [“Požadované parametry”](#) na stránce 1169

### Synonymum:





## Popis klíčových slov a parametrů pro příkaz DISPLAY SERVICE

Je třeba určit službu, pro kterou chcete zobrazit informace. Službu můžete zadat buď pomocí specifického názvu služby, nebo pomocí generického názvu služby. Pomocí generického názvu služby můžete zobrazit buď:

- Informace o všech definicích služeb s použitím jedné hvězdičky (\*) nebo
- Informace o jedné nebo více službách, které odpovídají uvedenému názvu.

### ( *název\_generický-služb* )

Název definice služby, pro kterou se mají zobrazit informace. Jedna hvězdička (\*) uvádí, že se mají zobrazit informace pro všechny identifikátory služby. Znakový řetězec s hvězdičkou na konci se shoduje se všemi službami s řetězcem následovaným nulou nebo více znaky.

### kde:

Uveďte podmínku filtru, abyste zobrazili informace pro ty listeners, které splňují kritérium výběru podmínky filtru. Podmínka filtru je ve třech částech: *filter-keyword*, *operator* *filter-value*:

#### **klíčové\_slovo\_filtru**

Jakýkoli parametr, který lze použít k zobrazení atributů pro tento příkaz DISPLAY.

#### **operátor**

Používá se k určení, zda modul listener odpovídá hodnotě filtru na daném klíčovém slově filtru. Operátory jsou:

#### **LT**

Menší než

#### **GT**

Větší než

#### **EQ**

Rovná se

#### **NE**

Není rovno

#### **LE**

Menší nebo rovno

#### **GE**

Větší nebo rovno

#### **LK**

Shoduje se s generickým řetězcem, který jste zadali jako *filtr-hodnoty*



## **nl**

Neshoduje se s generickým řetězcem, který jste zadali jako *filtr-hodnota*

### **filtr-ní-hodnota**

Hodnota, kterou hodnota atributu musí být testována proti použití operátoru. V závislosti na klíčovém slově filtru to může být:

- Explicitní hodnota, která je platnou hodnotou pro testovaný atribut.

Operátory LT, GT, EQ, NE, LE nebo GE lze používat pouze jako operátory. Je-li však hodnota atributu jedna z možných sad hodnot parametru (například hodnota MANUAL v parametru CONTROL), můžete použít pouze EQ nebo NE.

- Generická hodnota. Jedná se o znakový řetězec, s hvězdičkou na konci, například ABC\*. Je-li operátor LK, vypíše se všechny položky, kde hodnota atributu začíná řetězcem (ABC v uvedeném příkladu). Je-li operátor NL, vypíše se všechny položky, u kterých hodnota atributu nezačíná řetězcem.

Generickou hodnotu filtru nelze použít pro parametry s číselnými hodnotami nebo s jednou ze sady hodnot.

## **ALL**

Uveďte tuto volbu, chcete-li zobrazit všechny informace o službě pro každou uvedenou službu. Je-li tento parametr zadán, všechny požadované parametry nemají žádný účinek; všechny parametry se stále zobrazují.

To je výchozí nastavení, pokud neuvedete generický identifikátor a nepožadujete žádné specifické parametry.

V systému z/OS je to také výchozí nastavení, pokud zadáte podmínku filtru pomocí parametru WHERE, ale na jiných platformách se zobrazí pouze požadované atributy.

## **Požadované parametry**

Uveďte jeden nebo více atributů, které definují data, která se mají zobrazit. Atributy mohou být zadány v libovolném pořadí. Nezadávejte stejný atribut více než jednou.

### **ALTDATA**

Datum, kdy byla definice naposledy změněna, ve tvaru yyyy-mm-dd.

### **ALTTIME**

Čas, kdy byla definice naposledy změněna, ve tvaru hh.mm.ss.

### **CONTROL**

Jak se má služba spustit a zastavit:

#### **RUČNÍ**

Služba se nespustí automaticky nebo automaticky zastavovat. Má být řízen pomocí příkazů START SERVICE a STOP SERVICE.

#### **QMGR**

Služba se spustí a zastaví ve stejnou dobu, kdy je spuštěn a zastaven správce front.

#### **POUZE SPUŠTĚNÍ**

Služba se spustí ve stejnou dobu, kdy je správce front spuštěn, ale není požadováno zastavení při zastavení správce front.

### **DESCR**

Popisný komentář.

### **SERVTYPE**

Určuje režim, ve kterém má být služba spuštěna:

#### **PŘÍKAZ**

Objekt služby příkazu. Souběžně lze provádět více instancí objektu služby příkazů. Nemůžete monitorovat stav objektů příkazových služeb.

## SERVER

Objekt služby serveru. V daném okamžiku může být spuštěna pouze jedna instance objektu služby serveru. Stav objektů služby serveru může být monitorován pomocí příkazu DISPLAY SVSTATUS.

## STARTARG

Určuje argumenty, které mají být předány do uživatelského programu při spuštění správce front.

## STARTCMD

Uvádí jméno programu, který se má spustit.

## STDERR

Určuje cestu k souboru, do kterého má být přeměřován standardní chybový výstup (stderr) servisního programu.

## STDOUT

Uvádí cestu k souboru, do kterého se má přeměřovat standardní výstup (stdout) servisního programu.

## STOPARG

Určuje argumenty, které mají být předány programu zastavení, je-li instruován k zastavení služby.

## STOPCMD

Uvádí název spustitelného programu, který má být spuštěn, když se požaduje zastavení služby.

Další informace o těchto parametrech naleznete v tématu [“Definovat službu” na stránce 946](#).

## Zobrazit sadu SMDS

Pomocí příkazu MQSC DISPLAY SMDS zobrazíte parametry existujících datových sad sdílených zpráv produktu IBM MQ přidružených k určené struktuře aplikace.

## Použití příkazů MQSC


Informace o tom, jak používat příkazy MQSC, najdete v tématu [Provedení úloh lokální administrace pomocí příkazů MQSC](#).


IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
			2CR

Vysvětlení symbolů ve sloupci z/OS viz [Použití příkazů v systému z/OS](#).

- [Syntaktický diagram](#)
- [“Popisy parametrů pro sadu SMDS DISPLAY” na stránce 1171](#)
- [“Poznámky k použití pro příkaz DISPLAY SMDSCONN” na stránce 1174](#)

### Synonymum:





Poznámky:

<sup>1</sup> Další informace o tomto parametru naleznete v tématu [Plánování zařízení Coupling Facility a odlehčování úložného prostředí](#).

## Popisy parametrů pro sadu SMDS DISPLAY

Popisy parametrů pro příkaz DISPLAY SMDS.

### SMDS ( *název-správce-front* | \* )

Uvádí správce front, pro kterého se mají zobrazit vlastnosti sdílené datové sady zpráv, nebo hvězdičku, aby se zobrazily vlastnosti všech sdílených datových sad zpráv přidružených k uvedenému CFSTRUCT.

### CFSTRUCT ( *jméno-struktury* )

Uvedte strukturu aplikace Coupling Facility, pro kterou se mají zobrazit vlastnosti jedné nebo více datových sad sdílených zpráv.

### kde:

Uřčete podmínku filtru a zobrazí se pouze informace SMDS, které splňují kritérium výběru podmínky filtru. Podmínka filtru je ve třech částech: *filter-keyword*, *operator* *filter-value*:

#### **klíčové\_slovo\_filtru**

Jakýkoli parametr, který lze použít k zobrazení atributů pro tento příkaz DISPLAY.

#### **operátor**

Tato volba slouží k určení, zda struktura aplikace prostředku CF odpovídá hodnotě filtru daného klíčového slova filtru. Operátory jsou:

#### **LT**

Menší než

#### **GT**

Větší než

#### **EQ**

Rovná se

#### **NE**

Není rovno

#### **LE**

Menší nebo rovno

#### **GE**

Větší nebo rovno

#### **LK**

Shoduje se s generickým řetězcem, který jste zadali jako *filtr-hodnoty*

#### **nl**

Neshoduje se s generickým řetězcem, který jste zadali jako *filtr-hodnota*

#### **filtr-ní-hodnota**

Hodnota, kterou hodnota atributu musí být testována proti použití operátoru. V závislosti na klíčovém slově filtru to může být:

- Explicitní hodnota, která je platnou hodnotou pro testovaný atribut.

Můžete použít kterýkoli z operátorů s výjimkou LK a NL. Je-li však hodnota jedna z možných sad hodnot navratitelných v parametru (například hodnota ANO v parametru RECOVER), můžete použít pouze EQ nebo NE.

- Generická hodnota. Jedná se o znakový řetězec (například znakový řetězec, který jste zadali pro parametr DESCR) s hvězdičkou na konci, například ABC\*. Znaky musí být platné pro atribut, který testujete. Je-li operátor LK, vypíše se všechny položky, kde hodnota atributu začíná řetězcem (ABC v uvedeném příkladu). Je-li operátor NL, vypíše se všechny položky, u kterých hodnota atributu nezačíná řetězcem. Generickou hodnotu filtru nelze použít pro parametry s číselnými hodnotami nebo s jednou ze sady hodnot.

Operátory LK nebo NL můžete použít pouze pro generické hodnoty v příkazu DISPLAY SMDS.

#### ALL

Uveďte toto klíčové slovo, chcete-li zobrazit všechny atributy. Je-li toto klíčové slovo uvedeno, všechny požadované atributy nemají žádný efekt; všechny atributy se budou i nadále zobrazovat.

Jedná se o výchozí chování, pokud nezadáte generický název a nepožadujete žádné specifické atributy.

### Požadované parametry pro sadu SMDS DISPLAY

Pro každou vybranou datovou sadu se vrátí následující informace:

#### SMDS

Název správce front, který vlastní sdílenou datovou sadu zpráv, pro kterou jsou zobrazovány vlastnosti.

#### CFSTRUCT

Název struktury aplikace prostředku Coupling Facility.

#### DSBUFS

Zobrazí hodnotu přepisu pro počet vyrovnávacích pamětí, které má být použit vlastním správcem front pro přístup ke sdíleným datovým sadám zpráv pro tuto strukturu, nebo DEFAULT, je-li použita hodnota skupiny z definice CFSTRUCT.

#### DSEXPAND

Zobrazí hodnotu potlačení (YES nebo NO) pro volbu rozšíření datové sady nebo DEFAULT, je-li použita hodnota skupiny z definice CFSTRUCT.

## ZOBRAZIT PŘIPOJENÍ SMDSCONN

Použijte příkaz MQSC DISPLAY SMDSCONN pro zobrazení informací o stavu a dostupnosti připojení mezi správcem front a sdílenými datovými sadami zpráv pro uvedený CFSTRUCT.

### Použití příkazů MQSC

Informace o tom, jak používat příkazy MQSC, najdete v tématu [Provedení úloh lokální administrace pomocí příkazů MQSC](#).


IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
			2CR

Vysvětlení symbolů ve sloupci z/OS viz [Použití příkazů v systému z/OS](#).

- [Syntaktický diagram](#)
- [“Popisy parametrů pro příkaz DISPLAY SMDSCONN” na stránce 1173](#)
- [“Poznámky k použití pro příkaz DISPLAY SMDSCONN” na stránce 1174](#)

**Synonymum:**

## ZOBRAZIT PŘIPOJENÍ SMDSCONN



## Popisy parametrů pro příkaz DISPLAY SMDSCONN

Popisy parametrů pro příkaz DISPLAY SMDS.

### SMDSCONN ( *název-správce-front* | \* )

Uveďte správce front, který vlastní sadu SMDS, pro kterou se mají zobrazit informace o připojení, nebo hvězdičku, aby se zobrazily informace o připojení pro všechny sdílené datové sady zpráv přidružené k uvedenému CFSTRUCT.

### CFSTRUCT ( *jméno-struktury* )

Uveďte název struktury, pro kterou se požadují informace o připojení datové sady sdílené zprávy.

### kde:

Určete podmínku filtru a zobrazí se pouze informace o připojení SMDS, které splňují kritérium výběru podmínky filtru. Podmínka filtru je ve třech částech: *filter-keyword*, *operator* *filter-value*:

### *klíčové\_slovo\_filtru*

Jakýkoli parametr, který lze použít k zobrazení atributů pro tento příkaz DISPLAY.

### *operátor*

Tato volba slouží k určení, zda struktura aplikace prostředku CF odpovídá hodnotě filtru daného klíčového slova filtru. Operátory jsou:

#### LT

Menší než

#### GT

Větší než

#### EQ

Rovná se

#### NE

Není rovno

#### LE

Menší nebo rovno

#### GE

Větší nebo rovno

#### LK

Shoduje se s generickým řetězcem, který jste zadali jako *filtr-hodnota*

#### nl

Neshoduje se s generickým řetězcem, který jste zadali jako *filtr-hodnota*

### *filtr-ní-hodnota*

Hodnota, kterou hodnota atributu musí být testována proti použití operátoru. V závislosti na klíčovém slově filtru to může být:

- Explicitní hodnota, která je platnou hodnotou pro testovaný atribut.

Můžete použít kterýkoli z operátorů s výjimkou LK a NL. Je-li však hodnota jedna z možných sad hodnot navratitelných v parametru (například hodnota ANO v parametru RECOVER), můžete použít pouze EQ nebo NE.

- Generická hodnota. Jedná se o znakový řetězec (například znakový řetězec, který jste zadali pro parametr DESCR) s hvězdičkou na konci, například ABC\*. Znaky musí být platné pro atribut, který testujete. Je-li operátor LK, vypíše se všechny položky, kde hodnota atributu začíná řetězcem (ABC v uvedeném příkladu). Je-li operátor NL, vypíše se všechny položky, u kterých hodnota atributu nezačíná řetězcem. Generickou hodnotu filtru nelze použít pro parametry s číselnými hodnotami nebo s jednou ze sady hodnot.

Operátory LK nebo NL můžete použít pouze pro generické hodnoty v příkazu DISPLAY SMDSCONN.

## **CMDSCOPE**

Tento parametr určuje způsob provádění příkazu v případě, že je správce front členem skupiny sdílení front.

''

Příkaz bude proveden ve správci front, v němž byl zadán.

Toto je výchozí hodnota.

### **qmgr-název**

Příkaz je proveden ve správci front, který jste zadali, pokud je správce front aktivní v rámci skupiny sdílení front. Název správce front, kde příkaz zadán nebyl, můžete zadat, pouze pokud používáte prostředí skupiny sdílení front a je povolen příkazový server.

\*

Příkaz se provádí na lokálním správci front a je také předán každému aktivnímu správci front ve skupině sdílení front. Tento efekt se shoduje s výsledkem zadání příkazu pro všechny správce front ve skupině sdílení front.

## **Poznámky k použití pro příkaz DISPLAY SMDSCONN**

Tento příkaz je podporován pouze v případě, že definice CFSTRUCT aktuálně používá volbu OFFLOAD (SMDS).

Tyto informace informují o tom, zda je správce front aktuálně schopen přidělit a otevřít datovou sadu.

Pro každé vybrané připojení jsou vráceny následující výsledky:

### **SMDSCONN**

Název správce front, který vlastní sdílenou datovou sadu zpráv pro toto připojení.

### **CFSTRUCT**

Název struktury aplikace Coupling Facility.

### **OPENMODE**

Režim, ve kterém je datová sada momentálně otevřena tímto správcem front. Toto je jedna z následujících možností:

#### **ŽÁDNÉ**

Datová sada není momentálně otevřena.

#### **readonly**

Datová sada je vlastněna jiným správcem front a je otevřena pro přístup jen pro čtení.

#### **AKTUALIZOVAT**

Datová sada je vlastněna tímto správcem front a je otevřena pro aktualizaci přístupu.

#### **OBNOVA**

Datová sada je otevřena pro zpracování zotavení.

### **STATUS**

Stav připojení z pohledu tohoto správce front. Toto je jedna z následujících možností:

## **ZAVŘENO**

Tato datová sada není momentálně otevřena.

## **Otevírání**

Tento správce front se aktuálně nachází v procesu otevírání a ověřování platnosti této datové sady (včetně zpracování restartu mapy prostoru, je-li to nezbytné).

## **OTEVŘENO**

Tento správce front úspěšně otevřel tuto datovou sadu a je k dispozici pro normální použití.

## **ZAVÍRÁNÍ**

Tento správce front se aktuálně nachází v procesu uzavření této datové sady, včetně uvedení běžné aktivity I/O do klidového stavu a uložení uložené mapy prostoru, je-li to nezbytné.

## **Nepovolené**

Definice SMDS není ve stavu ACCESS (ENABLED), takže datová sada není momentálně k dispozici pro běžné použití. Tento stav je nastaven pouze tehdy, když stav SMDSCONN již neoznačuje jinou formu selhání.

## **Neúspěšné přidružení**

Tento správce front nebyl schopen vyhledat nebo alokovat tuto datovou sadu.

## **Neúspěšné otevření**

Tento správce front byl schopen přidělit datovou sadu, ale nebyl schopen ji otevřít, takže je nyní dealokován.

## **Neúspěšný řetězec**

Datovou sadu nelze použít, protože správce front nebyl schopen přidělit přidružené oblasti úložiště pro řídicí bloky, nebo pro zpracování mapy prostoru nebo hlavičky záznamu záhlaví.

## **Neúspěšná data**

Datová sada byla úspěšně otevřena, ale data byla nalezena jako neplatná nebo nekonzistentní, nebo došlo k trvalé chybě I/O, takže byla nyní uzavřena a dealokována.

To může vést k tomu, že datová sada sdílených zpráv je označena jako STATUS (FAILED).

## **AVAIL**

Dostupnost tohoto připojení datové sady z pohledu správce front. Toto je jedna z následujících možností:

### **NORMÁLNÍ**

Připojení může být použito a nebyla zjištěna žádná chyba.

### **CHYBA**

Připojení je nedostupné, protože došlo k chybě.

Správce front se může pokusit o povolení přístupu znovu automaticky, pokud již chyba nemusí být přítomna, například po dokončení zotavení nebo je-li stav ručně nastaven na hodnotu RECOVERED. Jinak lze znovu povolit použití příkazu START SMDSCONN s cílem zopakování akce, která se původně nezdařila.

### **ZASTAVENO**

Připojení nelze použít, protože bylo explicitně zastaveno pomocí příkazu STOP SMDSCONN. Může být k dispozici znovu pouze pomocí příkazu START SMDSCONN, který ji povolí.

## **EXPANDST**

Stav automatického prodloužení datové sady. Toto je jedna z následujících možností:

### **NORMÁLNÍ**

Nebyl zaznamenán žádný problém, který by ovlivnil automatické rozšíření.

### **NEZDAŘILO SE**

Došlo k selhání posledního pokusu o rozšíření, což způsobilo, že volba DSEXPAND byla nastavena na hodnotu NO pro tuto specifickou datovou sadu. Tento stav je vymazán, když se používá ALTER SMDS k nastavení volby DSEXPAND zpět na YES nebo DEFAULT

### **MAXIMUM**

Bylo dosaženo maximálního počtu oblastí pro rozšíření, takže budoucí expanze není možná (kromě toho, že vezme data v rámci služby a kopíruje je do větších fyzických oblastí).

Všimněte si, že příkaz funguje pouze v případě, že struktura je momentálně připojena, tj. některé sdílené fronty přidělené této struktuře byly otevřeny.

### Související odkazy

“SPUSTIT PŘÍKAZ SMDSCONN” na stránce 1295

Pomocí příkazu START SMDSCONN příkazu MQSC povolte dříve zastavené připojení z tohoto správce front s použitím zadaných sdílených datových sad zpráv, čímž umožníte jejich alokaci a otevření.

“ZASTAVIT PŘÍKAZ SMDSCONN” na stránce 1315

Použijte příkaz MQSC STOP SMDSCONN k ukončení připojení z tohoto správce front k jedné nebo více zadaným sdíleným datovým sadám zpráv (což způsobí jejich zavření a dealokace) a k označení připojení jako STOPPED.

## z/OS ZOBRAZIT TŘÍDU STGCLASS

Použijte příkaz MQSC DISPLAY STGCLASS, chcete-li zobrazit informace o třídách úložiště.

### Použití příkazů MQSC


Informace o tom, jak používat příkazy MQSC, najdete v tématu [Provedení úloh lokální administrace pomocí příkazů MQSC](#).

IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
			2CR


Vysvětlení symbolů ve sloupci z/OS viz [Použití příkazů v systému z/OS](#).

- [Syntaktický diagram](#)
- [“Popisy parametrů pro DISPLAY STGCLASS” na stránce 1177](#)
- [“Požadované parametry” na stránce 1179](#)

**Synonymum:** DIS STC







## Popisy parametrů pro DISPLAY STGCLASS

Použijte DISPLAY STGCLASS k zobrazení identifikátorů sad stránek, které jsou přidruženy ke každé paměťové třídě.

### **(generická třída)**

Název paměťové třídy. To je povinné.

To je 1 až 8 znaků. První znak je v rozsahu A až Z; následné znaky jsou A až Z nebo 0 až 9.

Koncová hvězdička (\*) odpovídá všem paměťovým třídám s určeným kmenem, za nímž následuje nula nebo více znaků. Hvězdička (\*) samostatně určuje všechny paměťové třídy.

### **kde:**

Uvedte podmínku filtru, chcete-li zobrazit pouze ty třídy úložiště, které splňují kritérium výběru podmínky filtru. Podmínka filtru je ve třech částech: *filtr-keyword, operatora filter-value*:

### **klíčové\_slovo\_filtru**

Téměř všechny parametry, které lze použít k zobrazení atributů pro tento příkaz DISPLAY. Jako klíčová slova filtru však nelze použít parametry CMDSCOPE nebo QSGDISP. Jako klíčové slovo filtru nemůžete použít PSID, pokud jej také použijete k výběru tříd úložiště.

### **operátor**

Používá se k určení, zda připojení odpovídá hodnotě filtru na daném klíčovém slově filtru. Operátory jsou:

#### **LT**

Menší než

#### **GT**

Větší než

#### **EQ**

Rovná se

#### **NE**

Není rovno

#### **LE**

Menší nebo rovno

#### **GE**

Větší nebo rovno

#### **LK**

Shoduje se s generickým řetězcem, který jste zadali jako *filtr-hodnota*

#### **nl**

Neshoduje se s generickým řetězcem, který jste zadali jako *filtr-hodnota*

### ***filtr-ní-hodnota***

Hodnota, kterou hodnota atributu musí být testována proti použití operátoru. V závislosti na klíčovém slově filtru to může být:

- Explicitní hodnota, která je platnou hodnotou pro testovaný atribut.  
Operátory LT, GT, EQ, NE, LE nebo GE lze používat pouze jako operátory. Je-li však hodnota atributu z možné sady hodnot na parametru, můžete použít pouze EQ nebo NE.
- Generická hodnota. Jedná se o znakový řetězec (například znakový řetězec v parametru DESCR) s hvězdičkou na konci, například ABC\*. Je-li operátor LK, vypíše se všechny položky, kde hodnota atributu začíná řetězcem (ABC v uvedeném příkladu). Je-li operátor NL, vypíše se všechny položky, ve kterých hodnota atributu nezačíná řetězcem ABC. Je povolen pouze jediný koncový zástupný znak (hvězdička).  
Generickou hodnotu filtru nelze použít pro parametry s číselnými hodnotami nebo s jednou ze sady hodnot.

### **ALL**

Uvedte tuto volbu, chcete-li zobrazit všechny parametry. Je-li tento parametr zadán, všechny parametry, které jsou také požadovány, nemají žádný efekt; všechny parametry se stále zobrazí.

Toto je výchozí nastavení, pokud neuvedete generický název a nepožadujete žádné specifické parametry.

V systému z/OS je to také výchozí nastavení, pokud zadáte podmínku filtru pomocí parametru WHERE, ale na jiných platformách se zobrazí pouze požadované atributy.

### **CMDSCOPE**

Tento parametr určuje způsob provádění příkazu v případě, že je správce front členem skupiny sdílení front.

Je-li QSGDISP nastaveno na GROUP, CMDSCOPE musí být prázdný nebo musí být lokální správce front.

..

Příkaz bude proveden ve správci front, v němž byl zadán. Toto je výchozí hodnota.

### ***název\_správce\_front***

Příkaz je proveden ve správci front, který jste zadali, pokud je správce front aktivní v rámci skupiny sdílení front.

Název správce front, kde příkaz zadán nebyl, můžete zadat, pouze pokud používáte prostředí skupiny sdílení front a je povolen příkazový server.

\*

Příkaz se provádí na lokálním správci front a je také předán každému aktivnímu správci front ve skupině sdílení front. Tento efekt se shoduje s výsledkem zadání příkazu pro všechny správce front ve skupině sdílení front.

Jako klíčové slovo filtru nelze použít CMDSCOPE.

### **PSID ( celé\_číslo )**

Identifikátor sady stránek, na který je mapována třída úložiště. Toto je volitelné.

Řetězec se skládá ze dvou číselných znaků v rozsahu od 00 do 99. Hvězdička (\*) samostatně určuje všechny identifikátory sad stránek. Viz [“DEFINOVAT PSID” na stránce 913](#).

### **QSGDISP**

Uvádí dispozice objektů, pro které se mají zobrazit informace. Hodnoty jsou:

#### **LIVE**

Jedná se o výchozí hodnotu a zobrazuje informace pro objekty definované s QSGDISP (QMGR) nebo QSGDISP (COPY).

#### **all**

Zobrazí informace o objektech definovaných s QSGDISP (QMGR) nebo QSGDISP (COPY).

Existuje-li prostředí sdílené správce front a příkaz se provádí ve správci front, kde byl zadán, tato volba také zobrazí informace o objektech definovaných s QSGDISP (GROUP).

Je-li QSGDISP (ALL) uvedeno ve sdíleném prostředí správce front, může příkaz dát duplicitní názvy (s různými dispozicemi).

V prostředí se sdíleným správcem front použijte

```
DISPLAY STGCLASS(generic-class) CMDSCOPE(*) QSGDISP(ALL)
```

zobrazíte seznam všech objektů odpovídajících

```
name
```

ve skupině sdílení front bez duplikování ve sdíleném úložišti.

### **COPY**

Zobrazit informace pouze pro objekty definované s QSGDISP (COPY).

### **Skupina**

Zobrazit informace pouze pro objekty definované s QSGDISP (GROUP). Tato možnost je povolena pouze v případě, že se nachází prostředí správce sdílených front.

### **PRIVATE**

Zobrazit informace pouze pro objekty definované s QSGDISP (QMGR) nebo QSGDISP (COPY).

### **QMGR**

Zobrazit informace pouze pro objekty definované s QSGDISP (QMGR).

QSGDISP zobrazí jednu z následujících hodnot:

### **QMGR**

Objekt byl definován s QSGDISP (QMGR).

### **Skupina**

Objekt byl definován s QSGDISP (GROUP).

### **COPY**

Objekt byl definován s QSGDISP (COPY).

QSGDISP nemůžete použít jako klíčové slovo filtru.

## **Požadované parametry**

Uveďte jeden nebo více parametrů, které definují data, která se mají zobrazit. Parametry lze zadat v libovolném pořadí, ale neurčujte stejný parametr vícekrát než jednou.

Předvolba, nejsou-li zadány žádné parametry (a parametr ALL není zadán) jsou názvy tříd úložišť, jejich identifikátory sady stránek a rozdělení skupin sdílení front.

### **ALTDATE**

Datum, kdy byla definice naposledy změněna, ve tvaru yyyy-mm-dd.

### **ALTTIME**

Čas, kdy byla definice naposledy změněna, ve tvaru hh.mm.ss.

### **DESCR**

Popisný komentář.

### **PASSTKTA**

Název aplikace použitý k ověření platnosti tiketů mostu IMS . Prázdná hodnota označuje, že se má použít výchozí název profilu dávkové úlohy.

### **XCFGNAME**

Název skupiny XCF, jejíž členem je IBM MQ .

### **XCFMNAME**

Název člena XCF systému IMS v rámci skupiny XCF zadané v parametru XCFGNAME.

Další informace o těchto parametrech naleznete v tématu [“DEFINOVAT TŘÍDU STGCLASS”](#) na stránce 949.

## ZOBRAZIT POD

Chcete-li zobrazit atributy přidružené k odběru, použijte příkaz MQSC DISPLAY SUB.

### Použití příkazů MQSC


Informace o tom, jak používat příkazy MQSC, najdete v tématu [Provedení úloh lokální administrace pomocí příkazů MQSC](#).


IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
✓	✓	✓	CR

Vysvětlení symbolů ve sloupci z/OS viz [Použití příkazů v systému z/OS](#).


- [Syntaktický diagram](#)
- [“Poznámky k použití příkazu DISPLAY SUB”](#) na stránce 1181
- [“Popisy parametrů pro příkaz DISPLAY SUB”](#) na stránce 1182

**Synonymum:** DIS SUB





**standardní atributy**



**Poznámky:**

- <sup>1</sup> Platné pouze na z/OS , pokud je správce front členem skupiny sdílení front.
- <sup>2</sup> Platné pouze na z/OS.

**Poznámky k použití příkazu DISPLAY SUB**

- 1. Parametr TOPICSTR může obsahovat znaky, které nemohou být přeloženy do tisknutelných znaků při zobrazení výstupu příkazu. Na z/OSse tyto netisknutelné znaky zobrazí jako mezery. Na

distribuovaných platformách používajících runmqsc budou tyto netisknutelné znaky zobrazeny jako tečky.

## Popisy parametrů pro příkaz DISPLAY SUB

Je třeba zadat buď název, nebo identifikátor odběru, který chcete zobrazit. Může se jednat o specifický název odběru nebo ID SUBID nebo pro generický název odběru. Pomocí generického názvu odběru můžete zobrazit buď:

- Všechny definice odběrů
- Jeden nebo více odběrů, které odpovídají uvedenému názvu

Následující formuláře jsou platné:

```
DIS SUB(xyz)
DIS SUB SUBID(123)
DIS SUB(xyz*)
```

### **(generické-jméno)**

Lokální název definice odběru, který se má zobrazit. Koncová hvězdička (\*) odpovídá všem odběrům s uvedeným kmenem následovaným nulou nebo více znaky. Hvězdička (\*) ve vlastním specifikuje všechny odběry.

### **kde:**

Zadejte podmínku filtru, abyste zobrazili pouze ty odběry, které splňují kritérium výběru podmínky filtru. Podmínka filtru je ve třech částech: *filter-keyword*, *operator* *filter-value*:

### **klíčové\_slovo\_filtru**

Téměř všechny parametry, které lze použít k zobrazení atributů pro tento příkaz DISPLAY. Jako klíčové slovo filtru však nelze použít parametr CMDSCOPE. Odběry typu, pro který klíčové slovo filtru není platným atributem, nejsou zobrazeny.

### **operátor**

Používá se k určení, zda odběr odpovídá hodnotě filtru na daném klíčovém slově filtru. Operátory jsou:

#### **LT**

Menší než

#### **GT**

Větší než

#### **EQ**

Rovná se

#### **NE**

Není rovno

#### **LE**

Menší nebo rovno

#### **GE**

Větší nebo rovno

#### **LK**

Shoduje se s generickým řetězcem, který jste zadali jako *filtr-hodnoty*

#### **nl**

Neshoduje se s generickým řetězcem, který jste zadali jako *filtr-hodnota*

### **filtr-ní-hodnota**


Hodnota, kterou hodnota atributu musí být testována proti použití operátoru. V závislosti na klíčovém slově filtru to může být:

- Explicitní hodnota, která je platnou hodnotou pro testovaný atribut.

Operátory LT, GT, EQ, NE, LE nebo GE lze používat pouze jako operátory. Je-li však hodnota atributu jedna z možných sad hodnot na parametru (například hodnota QALIAS v parametru CLUSQT), můžete použít pouze EQ nebo NE. Pro parametry HARDENBO, SHARE a TRIGGER použijte buď EQ YES, nebo EQ NO.

- Generická hodnota. Jedná se o znakový řetězec (například znakový řetězec, který jste zadali pro parametr DESCR) s hvězdičkou na konci, například ABC\*. Je-li operátor LK, vypíše se všechny položky, kde hodnota atributu začíná řetězcem (ABC v uvedeném příkladu). Je-li operátor NL, vypíše se všechny položky, u kterých hodnota atributu nezačíná řetězcem. Je povolen pouze jediný koncový zástupný znak (hvězdička).

Generickou hodnotu filtru nelze použít pro parametry s číselnými hodnotami nebo s jednou ze sady hodnot.

**Poznámka:**  V systému z/OS je pro hodnotu filtru klauzule MQSC **WHERE** omezena hodnota filtru 256 znaků. Tento limit není používán pro jiné platformy.

## SOUHRN

Uvedte tuto volbu, chcete-li zobrazit sadu atributů souhrnu, které chcete zobrazit.

## ALL

Uvedte tuto volbu, chcete-li zobrazit všechny atributy.

Je-li tento parametr zadán, všechny atributy, které jsou také vyžádány specificky, nemají žádný efekt; všechny atributy se stále zobrazí.

V systémech AIX, HP-UX, Linux, IBM i, Solaris, Windowsa z/OSse jedná o výchozí nastavení, pokud nezadáte generický název a nepožadujete žádné specifické atributy.

## ALTDATE ( řetězec )

Datum posledního příkazu **MQSUB** nebo **ALTER SUB** , který změnil vlastnosti odběru.

## ALTTIME ( řetězec )

Čas nejnovějšího příkazu **MQSUB** nebo **ALTER SUB** , který změnil vlastnosti odběru.

## **CMDSCOPE**

Tento parametr se vztahuje pouze na z/OS a určuje, jak je příkaz zpracován, když je správce front členem skupiny sdílení front.

..

Příkaz se zpracovává v tom správci front, kde byl zadán. Toto je výchozí hodnota.

### ***název\_správce\_front***

Příkaz se zpracovává ve vámi určeném správci front, pokud je tento správce front v rámci dané skupiny sdílení front aktivní.

Název správce front, kde příkaz zadán nebyl, můžete zadat, pouze pokud používáte prostředí skupiny sdílení front a je povolen příkazový server.

\*

Příkaz se zpracovává v lokálním správci front a také se předá všem aktivním správcům front v dané skupině sdílení front. Nastavení této hodnoty má stejný účinek jako zadání daného příkazu na všech správcích front v celé skupině sdílení front.

Jako klíčové slovo filtru nelze použít CMDSCOPE.

## CRDATE ( řetězec )

Datum prvního příkazu **MQSUB** nebo **DEF SUB** , který vytvořil tento odběr.

## CRTIME ( řetězec )

Čas prvního příkazu **MQSUB** nebo **DEF SUB** , který vytvořil tento odběr.

## DEST ( řetězec )

Cíl zpráv publikovaných pro tento odběr; tento parametr představuje název fronty.

## DESTCLAS

Spravovaný cíl systému.

**PROVIDED**

Cílem je fronta.

**SPRAVOVANÝ**

Cíl je spravovaný.

**DESTCORL ( řetězec )**

Identifikátor *CorrelId* používaný pro zprávy publikované pro tento odběr.

Prázdná hodnota (výchozí) má za následek použití systémově generovaného identifikátoru.

Je-li nastaveno na ' 00 ' (48 nul)

**CorrelId** nastavený publikujícími aplikací bude udržováno v kopii zprávy doručené do odběru, pokud nejsou zprávy šířeny v rámci hierarchie publikování/odběru.

**Poznámka:** Není možné nastavit vlastnost DESTCORL programově pomocí JMS.

**DESTQMGR ( řetězec )**

Správce cílové fronty pro zprávy publikované pro tento odběr.

**ODCHOD**

Řídí výstup vrácený v attributech **TOPICSTR** a **TOPICOBJ** .

**VYŘEŠENO**

Vrátí vyřešený (úplný) řetězec tématu v atributu **TOPICSTR** . Hodnota atributu **TOPICOBJ** se také vrátí. Toto je výchozí hodnota.

**definované**

Vrací hodnoty atributů **TOPICOBJ** a **TOPICSTR** poskytnutých při vytvoření odběru. Atribut **TOPICSTR** bude obsahovat část aplikace pouze pro řetězec tématu. Můžete použít hodnoty vrácené s **TOPICOBJ** a **TOPICSTR** k úplnému opětovnému vytvoření odběru pomocí produktu **DISTYPE(DEFINED)** .

**DURABLE**

Trvalý odběr není odstraněn v případě, že aplikace, která jej vytvořila, uzavře příslušný manipulátor odběru.

**ALL**

Zobrazit všechny odběry.

**NO**

Odběr je odebrán, když je aplikace, která ji vytvořila, uzavřena nebo odpojená od správce front.

**YES**

Odběr přetrvává i v případě, že již není spuštěná aplikace spuštěna nebo byla odpojena. Je-li správce front restartován, bude obnoven odběr.

**EXPIRY**

Doba platnosti objektu odběru, od data a času vytvoření do vypršení platnosti.

**( celé\_číslo )**

Doba platnosti v desetinách sekundy, od data a času vytvoření do vypršení platnosti.

**NEOMEZENO**

Není určen žádný čas vypršení platnosti. Toto je výchozí volba při dodání produktu.

**PSPROP**

Způsob, jakým jsou ke zprávám odeslaným v rámci tohoto odběru přidávány vlastnosti zpráv týkající se publikování a odběru.

**ŽÁDNÉ**

Nepřidávat ke zprávě vlastnosti publikování a odběru.

**COMPAT**

Pokud není zpráva publikována ve formátu PCF, přidávají se vlastnosti publikování a odběru v záhlaví MQRFH verze 1.

**MSGPROP**

Vlastnosti publikování a odběru se přidávají jako vlastnosti zpráv.



**RFH2**

Vlastnosti publikování a odběru se přidávají v záhlaví MQRFH verze 2.

**PUBACCT ( řetězec )**

Token evidence předávaný odběratelem, pro šíření do zpráv publikovaných pro tento odběr v poli *AccountingToken* MQMD.

**PUBAPPID ( řetězec )**

Data identity předávaná odběratelem, pro šíření do zpráv publikovaných pro tento odběr v poli *AppIdentityData* MQMD.

**PUBPRTY**

Priorita zprávy odeslané tomuto odběru.

**ASPUB**

Priorita zprávy odesílané v rámci tohoto odběru se převezme z priority uvedené v publikované zprávě.

**ASQDEF**

Priorita zprávy odesílané v rámci tohoto odběru se převezme z výchozí priority fronty definované jako cíl.

**( celé číslo )**

Celé číslo udávající explicitní prioritu zpráv publikovaných v rámci tohoto odběru.

**REQONLY**

Určuje, zda odběratel vyzývá k aktualizacím voláním rozhraní MQSUBRQ API, nebo zda jsou v rámci tohoto odběru doručovány všechny publikace.

**NO**

V rámci tohoto odběru jsou doručovány všechny publikace k danému tématu. Toto je výchozí hodnota.

**YES**

V rámci tohoto odběru jsou publikace doručovány, pouze v reakci na volání rozhraní MQSUBRQ API.

Tento parametr je ekvivalentem volby odběru MQSO\_PUBLICATIONS\_ON\_REQUEST.

**SELECTOR ( řetězec )**

Selektor, který se používá na zprávy publikované k tomuto tématu.

**SELTYPE**

Typ řetězce selektoru, který byl zadán.

**ŽÁDNÉ**

Nebyl uveden žádný selektor.

**STANDARD**

Selektor odkazuje pouze na vlastnosti zprávy, nikoli na její obsah, pomocí standardní syntaxe selektoru IBM MQ . Selektory tohoto typu mají být zpracovány interně správcem front.

**Rozšířené**

Selektor používá rozšířenou syntaxi selektoru, která obvykle odkazuje na obsah zprávy. Selektory tohoto typu nemohou být zpracovány interně správcem front; rozšířené selektory lze zpracovat pouze jiným programem, například IBM Integration Bus.

**SUB ( řetězec )**

Jedinečný identifikátor aplikace pro odběr.

**SUBID ( řetězec )**

Interní a jedinečný klíč identifikující odběr.

**SUBLEVEL ( celé číslo )**

Úroveň v hierarchii odběrů, na které je vytvořen tento odběr. Rozsah je nula až 9.

**SUBSCOPE**

Určuje, zda se tento odběr předává dalším správcům front, takže odběratel dostává zprávy publikované na těchto správcích front.

**ALL**

Odběr se předává všem správcům front přímo připojeným prostřednictvím hierarchie nebo kolektivu publikování a odběru.

**QMGR**

Odběr předává zprávy publikované k tomuto tématu pouze v rámci tohoto správce front.

**Poznámka:** Jednotliví odběratelé mohou parametr **SUBSCOPE** pouze *omezit*. Pokud je tento parametr na úrovni tématu nastaven na hodnotu ALL, může jej individuální odběratel pro tento odběr omezit na úroveň QMGR. Pokud je ale parametr na úrovni tématu nastaven na hodnotu QMGR, nastavení individuálního odběratele na hodnotu ALL nemá žádný efekt.

**SUBTYPE**

Označuje, jak byl odběr vytvořen.

**UŽIVATEL**

Zobrazí pouze odběry **API** a **ADMIN**.

**PROXY**

Interně vytvořený odběr používaný pro směrování publikování prostřednictvím správce front.

**V 8.0.0.6** Odběry typu PROXY nejsou při pokusu o změny upraveny na ADMIN.

**ADMIN**

Vytvořeno pomocí příkazu **DEF SUB MQSC** nebo **PCF**. Tato **SUBTYPE** také označuje, že odběr byl upraven pomocí administrativního příkazu.

**Rozhraní API**

Vytvořeno pomocí požadavku rozhraní API produktu **MQSUB**.

**ALL**

Vše.

**SUBUSER ( řetězec )**

Určuje ID uživatele, které se používá pro kontroly zabezpečení prováděné, aby se zajistilo, že bude možné vložit publikace do cílové fronty přidružené k danému odběru. Tímto ID je buď ID uživatele přidružené k tvůrci odběru, nebo pokud je povoleno převzetí odběru, ID uživatele, který tento odběr naposledy převzal. Délka tohoto parametru nesmí překročit 12 znaků.

**TOPICOBJ ( řetězec )**

Název objektu tématu používaného tímto odběrem.

**TOPICSTR ( řetězec )**

Vrací řetězec tématu, který může obsahovat zástupné znaky, které se shodují se sadou řetězců témat, pro odběr. Řetězec tématu bude buď pouze část aplikace, nebo je plně kvalifikovaná, v závislosti na hodnotě **DISTYPE**.

**USERDATA ( řetězec )**

Určuje uživatelská data přidružená k tomuto odběru. Tento řetězec představuje hodnota s proměnnou délkou, kterou může aplikace načíst voláním rozhraní MQSUB API a předat ve zprávě zaslané v rámci tohoto odběru jako vlastnost zprávy.

**V 8.0.0.7** Z produktu IBM MQ 8.0.0, opravná sada Fix Pack 7 může aplikace IBM MQ classes for JMS načítat uživatelská data odběru ze zprávy s použitím konstanty `JMS_IBM_SUBSCRIPTION_USER_DATA` v rozhraní `JmsConstants` s metodou `javax.jms.Message.getStringProperty(java.lang.String)`. Další informace naleznete v tématu [Načítání dat uživatelských odběrů](#).

**VARUSER**

Určuje, zda se k tomuto odběru může připojit a převzít jeho vlastnictví i jiný uživatel než jeho tvůrce.

**ANY**

K odběru se může připojit a jeho vlastnictví může převzít libovolný uživatel.

**ZAOKROUH.NA.TEXT**

Převzetí jiným **USERID** není povoleno.

## WSHEMA

Schéma, které se má použít při interpretaci zástupných znaků v řetězci tématu.

## ZNAK

Zástupné znaky představují části řetězců.

## TOPIC

Zástupné znaky představují části hierarchie témat.

## ZOBRAZIT STAV SVSTATUS

Použijte příkaz MQSC DISPLAY SVSTATUS, chcete-li zobrazit informace o stavu pro jednu nebo více služeb. Zobrazeny jsou pouze služby s **SERVTYPE SERVER**.


## Použití příkazů MQSC

Informace o tom, jak používat příkazy MQSC, najdete v tématu [Provedení úloh lokální administrace pomocí příkazů MQSC](#).

IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
✓	✓	✓	

- [Syntaktický diagram](#)
- [“Klíčové slovo a popisy parametrů pro DISPLAY SVSTATUS” na stránce 1188](#)
- [“Požadované parametry” na stránce 1189](#)

### Synonymum:



## Klíčové slovo a popisy parametrů pro DISPLAY SVSTATUS

Je třeba určit službu, pro kterou chcete zobrazit informace o stavu. Službu můžete zadat buď pomocí specifického názvu služby, nebo pomocí generického názvu služby. Pomocí generického názvu služby můžete zobrazit buď:

- Stavové informace pro všechny definice služeb pomocí jedné hvězdičky (\*) nebo
- Stavové informace pro jednu nebo více služeb, které odpovídají uvedenému názvu.

### ( *název\_generický-služb* )

Název definice služby, jejíž informace o stavu se mají zobrazit. Jedna hvězdička (\*) uvádí, že se mají zobrazit informace pro všechny identifikátory připojení. Znakový řetězec s hvězdičkou na konci se shoduje se všemi službami s řetězcem následovaným nulou nebo více znaky.

### kde:

Uveďte podmínku filtru, chcete-li zobrazit informace o stavu pro ty služby, které splňují kritérium výběru podmínky filtru. Podmínka filtru je ve třech částech: *filter-keyword*, *operator* *filter-value*:

#### ***klíčové\_slovo\_filtru***

Jakýkoli parametr, který lze použít k zobrazení atributů pro tento příkaz DISPLAY.

#### ***operátor***

Používá se k určení, zda služba odpovídá hodnotě filtru na daném klíčovém slově filtru. Operátory jsou:

#### **LT**

Menší než

#### **GT**

Větší než

#### **EQ**

Rovná se

#### **NE**

Není rovno

#### **LE**

Menší nebo rovno

#### **GE**

Větší nebo rovno

#### ***filtr-ní-hodnota***

Hodnota, kterou hodnota atributu musí být testována proti použití operátoru. V závislosti na klíčovém slově filtru to může být:

- Explicitní hodnota, která je platnou hodnotou pro testovaný atribut.

Operátory LT, GT, EQ, NE, LE nebo GE lze použít pouze jako operátory. Je-li však hodnota atributu jedna z možných sad hodnot parametru (například hodnota MANUAL v parametru CONTROL), můžete použít pouze EQ nebo NE.

- Generická hodnota. Jedná se o znakový řetězec s hvězdičkou na konci, například ABC\*. Je-li operátor LK, vypíše se všechny položky, kde hodnota atributu začíná řetězcem (ABC v uvedeném příkladu). Je-li operátor NL, vypíše se všechny položky, u kterých hodnota atributu nezačíná řetězcem.

Generickou hodnotu filtru nelze použít pro parametry s číselnými hodnotami nebo s jednou ze sady hodnot.

### **ALL**

Zobrazí všechny informace o stavu pro každou uvedenou službu. Toto je výchozí nastavení, pokud neuvedete generický název a nepožadujete žádné specifické parametry.

## Požadované parametry

Uveďte jeden nebo více atributů, které definují data, která se mají zobrazit. Atributy mohou být zadány v libovolném pořadí. Nezadávejte stejný atribut více než jednou.

### **CONTROL**

Jak se má služba spustit a zastavit:

#### **RUČNÍ**

Služba se nespustí automaticky nebo automaticky zastavovat. Má být řízen pomocí příkazů **START SERVICE** a **STOP SERVICE**.

#### **QMGR**

Služba se spustí a zastaví ve stejnou dobu, kdy je spuštěn a zastaven správce front.

#### **POUZE SPUŠTĚNÍ**

Služba se spustí ve stejnou dobu, kdy je správce front spuštěn, ale není požadováno zastavení při zastavení správce front.

### **DESCR**

Popisný komentář.

### **Identifikátor PID**

Identifikátor procesu operačního systému přidružený ke službě.

### **SERVTYPE**

Režim, ve kterém je služba spuštěna. Služba může mít **SERVTYPE** z **SERVER** nebo **COMMAND**, ale tento příkaz zobrazí pouze služby s **SERVTYPE (SERVER)** .

### **STARTARG**

Argumenty předané do uživatelského programu při spuštění.

### **STARTCMD**

Název spouštěného programu.

### **STARTDA**

Datum spuštění služby.

### **STARTTI**

Čas spuštění služby.

### **STATUS**

Stav procesu:

#### **RUNNING**

Služba je spuštěna.

#### **SPOUŠTĚNÍ**

Služba se zpracovává v procesu inicializace.

#### **ZASTAVOVÁNÍ**

Služba se zastavuje.

### **STDERR**

Místo určení standardní chyby (stderr) servisního programu.

### **STDOUT**

Místo určení standardního výstupu (stdout) servisního programu.

### **STOPARG**

Argumenty, které mají být předány zastavovacího programu, když je instruován k zastavení služby.

### **STOPCMD**

Název spustitelného programu, který má být spuštěn, když je požadováno zastavení služby.

Další informace o těchto parametrech naleznete v tématu [“Definovat službu”](#) na stránce 946.

## **z/OS** **DISPLAY SYSTEM (Zobrazení systémových informací) v systému z/OS**

Použijte příkaz MQSC DISPLAY SYSTEM k zobrazení obecných systémových parametrů a informací.


### **Použití příkazů MQSC**

Informace o tom, jak používat příkazy MQSC, najdete v tématu [Provedení úloh lokální administrace pomocí příkazů MQSC](#).

Tento příkaz můžete zadat ze zdrojů 12CR. Vysvětlení zdrojových symbolů najdete v tématu [Zdroje, ze kterých můžete zadávat příkazy MQSC v produktu z/OS](#).

- [Syntaktický diagram](#)
- [“Poznámky k použití pro příkaz DISPLAY SYSTEM” na stránce 1190](#)
- [“Popisy parametrů pro systém DISPLAY SYSTEM” na stránce 1191](#)

**Synonymum:** DIS SYSTEM



### **Poznámky k použití pro příkaz DISPLAY SYSTEM**

1. Příkaz `DISPLAY SYSTEM` vrátí sestavu, která zobrazuje počáteční hodnoty systémových parametrů a aktuální hodnoty tak, jak byly změněny příkazem `SET SYSTEM`:
  - Výchozí ID uživatele pro kontroly zabezpečení příkazů (`CMDUSER`).
  - Doba v sekundách, po kterou mohou být uživatelské procedury správce front spuštěny během každého vyvolání (`EXITLIM`).
  - Kolik spuštěných úloh serveru se má použít ke spuštění uživatelských procedur správce front (`EXITTTCB`).
  - Počet záznamů protokolu zapsaných pomocí IBM MQ mezi začátkem jednoho kontrolního bodu a dalším záznamem (`LOGLOAD`).
  - Vlastnost Měřené ceny využití pro tohoto správce front (`MULTCCAPT`). Tato vlastnost se zobrazí pouze tehdy, je-li vlastnost `MULTCCAPT` nastavena na hodnotu `REFINED`.
  - Parametry připojení `OTMA` (`OTMACON`).
  - Určuje, zda má restartování správce front čekat, dokud nebudou sestaveny všechny indexy, nebo zda bude dokončeno před sestavením všech indexů (`QINDXBLD`).
  - Identifikátor kódované znakové sady pro správce front (`QMCCSID`).
  - Parametry skupiny sdílení front (`QSGDATA`).
  - Monitorovací parametr `RESLEVEL` (`RESAUDIT`).
  - Směrovací kód zprávy přiřazený na zprávy, které nejsou vyžádané z určité konzoly (`ROUTCDE`).

- Určuje, zda mají být shromažďována data evidence SMF při spuštění příkazu IBM MQ (SMFACCT).
- Zda se shromažďují statistiky SMF, když je IBM MQ spuštěn (SMFSTAT).
- Čas, v minutách, mezi každým shromážděním statistických dat (STATIME).
- Určuje, zda je trasování spuštěno automaticky (TRACSTR).
- Velikost trasovací tabulky v blocích o velikosti 4 KB, která má být použita prostředkem globálního trasování (TRACTBL).
- Doba mezi skenováním indexu fronty pro fronty spravované WLM (WLMTIME).
- WLMTIMU označuje, zda je WLMTIME uveden v sekundách nebo minutách.
- Zda mohou být dávkové úlohy aktuálně odloženy během některých volání rozhraní API produktu MQ nebo ne (CONNSWAP).



**Upozornění:** V produktu IBM MQ 9.0 toto klíčové slovo nemá žádný účinek.

- Seznam zpráv vyloučených ze zápisu do libovolného protokolu (EXCLMSG).
- Může také vrátit zprávu o stavu systému.

2. Tento příkaz je interně vyvolán příkazem IBM MQ na konci spuštění správce front.

## Popisy parametrů pro systém DISPLAY SYSTEM

### CMDSCOPE

Tento parametr určuje způsob spuštění příkazu v případě, že je správce front členem skupiny sdílení front.

CMDSCOPE nelze použít pro příkazy vydané od první vstupní datové sady inicializace CSQINP1.

..

Příkaz se spustí ve správci front, v němž byl zadán. Toto je výchozí hodnota.

#### ***název\_správce\_front***

Příkaz je spuštěn ve správci front, který jste zadali, pokud je správce front aktivní v rámci skupiny sdílení front.

Můžete zadat jiný název správce front než správce front, do kterého byl příkaz zadán, pouze v případě, že používáte prostředí skupiny sdílení front a je-li povolen příkazový server.

\*

Tento příkaz se spouští v lokálním správci front a je také předán všem aktivním správcům front ve skupině sdílení front. Efekt je stejný jako zadání příkazu do všech správců front ve skupině sdílení front.

### ACELIM

Maximální velikost fondu úložišť ACE v kilobajtech.

### CCACHE

Typ mezipaměti klastru.

### SPLCAP

Zda je nainstalována komponenta AMS.

## ZOBRAZIT TCLUSTER

Použijte příkaz MQSC DISPLAY TCLUSTER k zobrazení atributů objektu tématu klastru IBM MQ .


IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
✓	✓	✓	2CR

Vysvětlení symbolů ve sloupci z/OS viz [Použití příkazů v systému z/OS](#).

Příkaz DISPLAY TCLUSTER vytváří stejný výstup jako příkaz DISPLAY TOPIC TYPE (CLUSTER).

Další informace viz “ZOBRAZIT TÉMA” na stránce 1197.

**Synonymum:** TOPIC DIS



### Popisy parametrů pro DISPLAY TCLUSTER

Musíte zadat název definice tématu klastru, kterou chcete zobrazit. Tento název může být specifický název tématu klastru nebo generický název tématu klastru. Pomocí generického názvu tématu se můžete zobrazit:

#### (*generický-název-klastru*)

Název definice administrativního klastru, který se má zobrazit (viz [Pravidla pro pojmenování objektů IBM MQ](#)). Koncová hvězdička (\*) odpovídá všem objektům administrativních témat se zadaným kmenem, za nímž následuje nula nebo více znaků. Hvězdička (\*) samostatně určuje všechny objekty administrativních témat.

#### kde:

Určete podmínku filtru a zobrazí se pouze ty definice objektů administrativních témat, které splňují kritérium výběru podmínky filtru. Podmínka filtru je ve třech částech: *filter-keyword*, *operatora filter-value*:



### **klíčové\_slovo\_filtru**

Téměř všechny parametry, které lze použít k zobrazení atributů pro tento příkaz DISPLAY.

► **z/OS** Jako klíčová slova filtru však nelze použít parametry CMDSCOPE nebo QSGDISP.

### **operátor**

Tato část se používá k určení toho, zda objekt tématu odpovídá hodnotě filtru na daném klíčovém slově filtru. Operátory jsou:

#### **LT**

Menší než

#### **GT**

Větší než

#### **EQ**

Rovná se

#### **NE**

Není rovno

#### **LE**

Menší nebo rovno

#### **GE**

Větší nebo rovno

#### **LK**

Shoduje se s generickým řetězcem, který jste zadali jako *filtr-hodnoty*

#### **nl**

Neshoduje se s generickým řetězcem, který jste zadali jako *filtr-hodnota*

### **filtr-ní-hodnota**

Hodnota, kterou hodnota atributu musí být testována proti použití operátoru. V závislosti na klíčovém slově filtru může být tato hodnota:

- Explicitní hodnota, která je platnou hodnotou pro testovaný atribut.

Operátory LT, GT, EQ, NE, LE nebo GE lze použít pouze jako operátory. Nicméně, pokud je hodnota atributu jedna z možných sad hodnot na parametru, můžete použít pouze EQ nebo NE.

- Generická hodnota. Tato hodnota je znakový řetězec (jako například řetězec znaků, který zadáte pro parametr DESCR) s hvězdičkou na konci, například ABC\*. Je-li operátor LK, vypíší se všechny položky, kde hodnota atributu začíná řetězcem (ABC v uvedeném příkladu). Je-li operátor NL, vypíší se všechny položky, u kterých hodnota atributu nezačíná řetězcem. Je povolen pouze jediný koncový zástupný znak (hvězdička).

Generickou hodnotu filtru nelze použít pro parametry s číselnými hodnotami nebo s jednou ze sady hodnot.

**Poznámka:** ► **z/OS** V systému z/OS je pro hodnotu filtru klauzule MQSC **WHERE** omezena hodnota filtru 256 znaků. Tento limit není používán pro jiné platformy.

### **ALL**

Uvedte tento parametr, chcete-li zobrazit všechny atributy. Je-li tento parametr zadán, všechny požadované atributy nemají žádný efekt. Všechny atributy se stále zobrazují.

To je výchozí nastavení, pokud neuvedete generický název a nepožadujete žádné specifické atributy.

### ► **z/OS** **CMDSCOPE**

Tento parametr se vztahuje pouze na z/OS a určuje, jak se příkaz provádí, když je správce front členem skupiny sdílení front.

CMDSCOPE musí být prázdný nebo lokální správce front, pokud je QSGDISP nastaveno na GROUP.

..

Příkaz bude proveden ve správci front, v němž byl zadán. Tato hodnota je výchozí hodnotou.

### ***název\_správce\_front***

Příkaz je proveden ve správci front, který jste zadali, pokud je správce front aktivní v rámci skupiny sdílení front.

Název správce front, kde příkaz zadán nebyl, můžete zadat, pouze pokud používáte prostředí skupiny sdílení front a je povolen příkazový server.

**\***

Příkaz se provádí na lokálním správci front a je také předán každému aktivnímu správci front ve skupině sdílení front. Efekt tohoto procesu je stejný jako zadání příkazu do všech správců front ve skupině sdílení front.

Jako klíčové slovo filtru nelze použít CMDSCOPE.

## **Z/OS QSGDISP**

Uvádí dispozice objektů, pro které se mají zobrazit informace. Hodnoty jsou:

### **LIVE**

LIVE je výchozí hodnota a zobrazuje informace pro objekty definované s QSGDISP (QMGR) nebo QSGDISP (COPY).

### **all**

Zobrazte informace pro objekty definované s QSGDISP (QMGR) nebo QSGDISP (COPY).

Existuje-li prostředí sdílené správce front a příkaz se provádí ve správci front, kde byl zadán, tato volba také zobrazí informace o objektech definovaných s QSGDISP (GROUP).

Je-li QSGDISP (ALL) uvedeno ve sdíleném prostředí správce front, může příkaz dát duplicitní názvy (s různými dispozicemi).

V prostředí se sdíleným správcem front použijte

```
DISPLAY TOPIC(name) CMDSCOPE(*) QSGDISP(ALL)
```

Chcete-li vypsát VŠECHNY objekty odpovídající name ve skupině sdílení front bez duplikování těchto objektů ve sdíleném úložišti,

### **COPY**

Zobrazit informace pouze pro objekty definované s QSGDISP (COPY).

### **Skupina**

Zobrazit informace pouze pro objekty definované s QSGDISP (GROUP). Tato možnost je povolena pouze v případě, že se nachází prostředí správce sdílených front.

### **PRIVATE**

Zobrazit informace pouze pro objekty definované s QSGDISP (QMGR) nebo QSGDISP (COPY). QSGDISP (PRIVATE) zobrazuje stejné informace jako QSGDISP (LIVE).

### **QMGR**

Zobrazit informace pouze pro objekty definované s QSGDISP (QMGR).

### **QSGDISP**

QSGDISP zobrazí jednu z následujících hodnot:

#### **QMGR**

Objekt byl definován s QSGDISP (QMGR).

#### **Skupina**

Objekt byl definován s QSGDISP (GROUP).

#### **COPY**

Objekt byl definován s QSGDISP (COPY).

QSGDISP nemůžete použít jako klíčové slovo filtru.

### **CLUSTER**

Zobrazí témata se zadaným názvem klastru. Hodnota může být generický název.

## Požadované atributy

### CLROUTE

Chování směrování, které má být použito pro témata v klastru definovaném v parametru **CLUSTER** .

### CLSTATE

Aktuální stav tohoto tématu v klastru definovaném v parametru **CLUSTER** . Možné hodnoty:

#### **AKTIVNÍ**

Téma klastru je správně nakonfigurováno a drží se jej tento správce front.

#### **NEVYŘÍZENO**

Tento stav se zobrazuje pouze pro správce front hostitele a hlásí se v situaci, kdy bylo vytvořeno téma, avšak úplné úložiště dosud neprovedlo jeho rozšíření do klastru. Možným důvodem je skutečnost, že správce front hostitele není připojen k úplnému úložišti nebo úplné úložiště považuje téma za neplatné.

#### **NEPLATNÉ**

Tato definice tématu klastru koliduje s dřívější definicí v klastru, a proto není momentálně aktivní.

#### **CHYBA**

Došlo k chybě v souvislosti s tímto objektem tématu.

Tento parametr se obvykle používá k podpoře diagnostiky, je-li definováno více definic ve stejném tématu klastru v různých správcích front, přičemž tyto definice nejsou identické. Viz [Směrování pro klastry publikování/odběru: poznámky o chování](#).

### DATUM KLASTRU

Datum, kdy byly informace zpřístupněny lokálnímu správci front, ve tvaru yyyy-mm-dd.

### CLUSQGR

Název správce front, který je hostitelem tématu.

### CLUSTIME

Doba, kdy byly informace zpřístupněny lokálnímu správci front, ve formě hh.mm.ss.

### QMID

Interně generovaný jedinečný název správce front, který je hostitelem tématu.

## Poznámky k použití pro DISPLAY TCLUSTER

1. V systému z/OS musí být spuštěn inicializátor kanálu, než budete moci zobrazit informace o tématech klastru.
2. Parametr TOPICSTR může obsahovat znaky, které nemohou být přeloženy do tisknutelných znaků při zobrazení výstupu příkazu. Na z/OS se tyto netisknutelné znaky zobrazují jako mezery. Na distribuovaných platformách pomocí příkazu **runmqsc** se tyto netisknutelné znaky zobrazují jako tečky.

### Související odkazy

[“ZOBRAZIT STAV TPSTATUS” na stránce 1206](#)

Použijte příkaz MQSC DISPLAY TPSTATUS k zobrazení stavu jednoho nebo více témat ve stromu témat.

[“ZOBRAZIT TÉMA” na stránce 1197](#)

Chcete-li zobrazit atributy jednoho nebo více objektů tématu IBM MQ libovolného typu, použijte příkaz MQSC DISPLAY TOPIC.

## ZOBRAZIT VLÁKNO

Použijte příkaz MQSC DISPLAY THREAD, abyste zobrazili informace o aktivních a neověřených podprocesech.

## Použití příkazů MQSC


Informace o tom, jak používat příkazy MQSC, najdete v tématu [Provedení úloh lokální administrace pomocí příkazů MQSC](#).

IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
			2CR

Vysvětlení symbolů ve sloupci z/OS viz [Použití příkazů v systému z/OS](#).

- [Syntaktický diagram](#)
- [“Poznámky k použití”](#) na stránce 1196
- [“Popisy parametrů pro DISPLAY THREAD”](#) na stránce 1196

**Synonymum:** DIS THD



## Poznámky k použití

Vlákná, která se zobrazují jako nejistá při jednom vyvolání tohoto příkazu, budou pravděpodobně interpretována pro následná vyvolání.

Tento příkaz je zachován z důvodu kompatibility se starším vydáním produktu IBM MQ. Byla nahrazena příkazem DISPLAY CONN, který je vhodnější použít.

## Popisy parametrů pro DISPLAY THREAD

### (název-připojení)

Seznam jednoho nebo více *jméno-připojení* (každý z 1 až 8 znaků).

- Pro dávkové připojení se jedná o název dávkové úlohy
- Pro připojení produktu CICS je toto název ID aplikace CICS .
- Pro připojení IMS je tento název názvem úlohy IMS .
- Pro připojení TSO je tímto názvem ID uživatele TSO
- U připojení RRS se jedná o RRSBATCH pro všechna připojení typu RRSBATCH nebo název dávkové úlohy

Vlákná jsou vybírána z adresních prostorů přidružených pouze k těmto připojením.

(\*)

Zobrazuje podprocesy přidružené ke všem připojením k produktu IBM MQ.

### **CMDSCOPE**

Tento parametr určuje způsob provádění příkazu v případě, že je správce front členem skupiny sdílení front.

..

Příkaz bude proveden ve správci front, v němž byl zadán. Toto je výchozí hodnota.

#### ***název\_správce\_front***

Příkaz je proveden ve správci front, který jste zadali, pokud je správce front aktivní v rámci skupiny sdílení front.

Název správce front, kde příkaz zadán nebyl, můžete zadat, pouze pokud používáte prostředí skupiny sdílení front a je povolen příkazový server.

\*

Příkaz se provádí na lokálním správci front a je také předán každému aktivnímu správci front ve skupině sdílení front. Tento efekt se shoduje s výsledkem zadání příkazu pro všechny správce front ve skupině sdílení front.

### **TYPE**

Typ vláknů, které se má zobrazit. Tento parametr je volitelný.

#### **AKTIVNÍ**

Zobrazit pouze aktivní podprocesy.

Aktivní podproces je ten, pro který byla spuštěna jednotka zotavení, ale nebyla dokončena. Prostředky jsou drženy v IBM MQ jeho jménem.

Jedná se o výchozí hodnotu, pokud je parametr TYPE vynechán.

#### **INDOUBT**

Zobrazit pouze neověřené podprocesy.

Nejisté vlákno je takové, které je ve druhé fázi dvoufázového vázaného zpracování. Prostředky jsou drženy v IBM MQ jeho jménem. Externí zásah je nutný k vyřešení stavu nejistých podprocesů. Je možné, že budete muset spustit pouze koordinátor zotavení ( CICS, IMSnebo RRS), nebo se může stát, že budete potřebovat více informací. Mohou být na pochybách při posledním restartu nebo mohou být nejisté od posledního restartu.

#### **Oblasti**

Zobrazí souhrn aktivních podprocesů pro každé aktivní připojení.

**Poznámka:** Podprocesy použité interně produktem IBM MQ jsou vyloučeny.

\*

Zobrazit aktivní i neověřené podprocesy, ale ne regiony.

Pokud se během zpracování příkazu stává nejistý aktivní podproces, může se objevit dvakrát: jednou jako aktivní a jednou, jak je to nejisté.

### **QMNAME**

Uvádí, že IBM MQ by mělo zkontrolovat, zda je označený správce front NEAKTIVNÍ, a pokud ano, nahlašte všechny sdílené jednotky práce, které probíhaly na označeném a neaktivním správci front.

Tato volba je platná pouze pro TYPE (INDOUBT).



**Z/O/S**

Další informace o příkazu DISPLAY THREAD a o zotavení z nejistého stavu najdete v tématu [Obnova jednotek zotavení v jiném správci front ve skupině sdílení front](#). Viz také zprávy CSQV401I až CSQV406Ia CSQV432I, v sekci [Zprávy služeb agenta \(CSQV ...\)](#).

## **ZOBRAZIT TÉMA**

Chcete-li zobrazit atributy jednoho nebo více objektů tématu IBM MQ libovolného typu, použijte příkaz MQSC DISPLAY TOPIC.

## Použití příkazů MQSC


Informace o tom, jak používat příkazy MQSC, najdete v tématu [Provedení úloh lokální administrace pomocí příkazů MQSC](#).


IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
✓	✓	✓	2CR

Vysvětlení symbolů ve sloupci z/OS viz [Použití příkazů v systému z/OS](#).


- [Syntaktický diagram](#)
- [“Poznámky k použití příkazu DISPLAY TOPIC” na stránce 1199](#)
- [“Popisy parametrů pro příkaz DISPLAY TOPIC” na stránce 1200](#)
- [“Požadované parametry” na stránce 1203](#)

**Synonymum:** TOPIC DIS






### Poznámky k použití příkazu DISPLAY TOPIC

1.  V systému z/OS musí být spuštěn inicializátor kanálu, než budete moci zobrazit informace o tématech klastru s použitím parametru TYPE (CLUSTER) nebo parametru CLUSINFO.

2. Parametr TOPICSTR může obsahovat znaky, které nemohou být přeloženy do tisknutelných znaků při zobrazení výstupu příkazu.

 Na z/OSse tyto netisknutelné znaky zobrazují jako mezery. Na distribuovaných platformách pomocí příkazu runmqsc se tyto netisknutelné znaky zobrazují jako tečky.

3. Jako alternativní způsob zobrazení těchto atributů můžete použít následující příkaz (nebo synonymum).

- **DISPLAY TCLUSTER**

Tento příkaz vytvoří stejný výstup jako příkaz DISPLAY TOPIC TYPE (CLUSTER). Zadáte-li příkaz tímto způsobem, nepoužívejte parametr TYPE.

## Popisy parametrů pro příkaz DISPLAY TOPIC

Musíte zadat název definice tématu, kterou chcete zobrazit. Tento název může být specifický název tématu nebo generický název tématu. Pomocí generického názvu tématu se můžete zobrazit:

- Všechny definice témat
- Jedna nebo více definic témat, které se shodují s uvedeným názvem

### **(generický-název-tématu)**

Název definice administrativního tématu, která má být zobrazena (viz [Pravidla pojmenování objektů IBM MQ](#)). Koncová hvězdička (\*) odpovídá všem objektům administračních témat se zadaným kmenem, za nímž následuje nula nebo více znaků. Hvězdička (\*) samostatně určuje všechny objekty administrativních témat.

### **kde:**

Určete podmínku filtru a zobrazí se pouze ty definice objektů administrativních témat, které splňují kritérium výběru podmínky filtru. Podmínka filtru je ve třech částech: *filter-keyword*, *operatora filter-value*:

### **klíčové\_slovo\_filtru**

Téměř všechny parametry, které lze použít k zobrazení atributů pro tento příkaz DISPLAY. Jako klíčová slova filtru však nelze použít parametry CMDSCOPE nebo QSGDISP.

### **operátor**

Tato část se používá k určení toho, zda objekt tématu odpovídá hodnotě filtru na daném klíčovém slově filtru. Operátory jsou:

#### **LT**

Menší než

#### **GT**

Větší než

#### **EQ**

Rovná se

#### **NE**

Není rovno

#### **LE**

Menší nebo rovno

#### **GE**

Větší nebo rovno

#### **LK**

Shoduje se s generickým řetězcem, který jste zadali jako *filtr-hodnoty*

#### **nl**


Neshoduje se s generickým řetězcem, který jste zadali jako *filtr-hodnota*

### **filtr-ní-hodnota**

Hodnota, kterou hodnota atributu musí být testována proti použití operátoru. V závislosti na klíčovém slově filtru může být tato hodnota:



- Explicitní hodnota, která je platnou hodnotou pro testovaný atribut.  
Operátory LT, GT, EQ, NE, LE nebo GE lze použít pouze jako operátory. Nicméně, pokud je hodnota atributu jedna z možných sad hodnot na parametru, můžete použít pouze EQ nebo NE.
- Generická hodnota. Tato hodnota je znakový řetězec (jako například řetězec znaků, který zadáte pro parametr DESCR) s hvězdičkou na konci, například ABC\*. Je-li operátor LK, vypíše se všechny položky, kde hodnota atributu začíná řetězcem (ABC v uvedeném příkladu). Je-li operátor NL, vypíše se všechny položky, u kterých hodnota atributu nezačíná řetězcem. Je povolen pouze jediný koncový zástupný znak (hvězdička).  
  
Generickou hodnotu filtru nelze použít pro parametry s číselnými hodnotami nebo s jednou ze sady hodnot.

**Poznámka:**  V systému z/OS je pro hodnotu filtru klauzule MQSC **WHERE** omezena hodnota filtru 256 znaků. Tento limit není používán pro jiné platformy.

## ALL

Uvedte tento parametr, chcete-li zobrazit všechny atributy. Je-li tento parametr zadán, všechny požadované atributy nemají žádný efekt. Všechny atributy se stále zobrazují.

To je výchozí nastavení, pokud neuvedete generický název a nepožadujete žádné specifické atributy.

## **CMDSCOPE**

Tento parametr se vztahuje pouze na z/OS a určuje, jak se příkaz provádí, když je správce front členem skupiny sdílení front.

CMDSCOPE musí být prázdný nebo lokální správce front, pokud je QSGDISP nastaveno na GROUP.

..

Příkaz bude proveden ve správci front, v němž byl zadán. Tato hodnota je výchozí hodnotou.

### ***název\_správce\_front***

Příkaz je proveden ve správci front, který jste zadali, pokud je správce front aktivní v rámci skupiny sdílení front.

Název správce front, kde příkaz zadán nebyl, můžete zadat, pouze pokud používáte prostředí skupiny sdílení front a je povolen příkazový server.

\*

Příkaz se provádí na lokálním správci front a je také předán každému aktivnímu správci front ve skupině sdílení front. Efekt tohoto procesu je stejný jako zadání příkazu do všech správců front ve skupině sdílení front.

Jako klíčové slovo filtru nelze použít CMDSCOPE.

## **QSGDISP**

Uvádí dispozice objektů, pro které se mají zobrazit informace. Hodnoty jsou:

### **LIVE**

LIVE je výchozí hodnota a zobrazuje informace pro objekty definované s QSGDISP (QMGR) nebo QSGDISP (COPY).

### **all**

Zobrazte informace pro objekty definované s QSGDISP (QMGR) nebo QSGDISP (COPY).

Existuje-li prostředí sdílené správce front a příkaz se provádí ve správci front, kde byl zadán, tato volba také zobrazí informace o objektech definovaných s QSGDISP (GROUP).

Je-li QSGDISP (ALL) uvedeno ve sdíleném prostředí správce front, může příkaz dát duplicitní názvy (s různými dispozicemi).

V prostředí se sdíleným správcem front použijte

```
DISPLAY TOPIC(name) CMDSCOPE(*) QSGDISP(ALL)
```

Chcete-li vypsat VŠECHNY objekty odpovídající name ve skupině sdílení front bez duplikování těchto objektů ve sdíleném úložišti,

#### **COPY**

Zobrazit informace pouze pro objekty definované s QSGDISP (COPY).

#### **Skupina**

Zobrazit informace pouze pro objekty definované s QSGDISP (GROUP). Tato možnost je povolena pouze v případě, že se nachází prostředí správce sdílených front.

#### **PRIVATE**

Zobrazit informace pouze pro objekty definované s QSGDISP (QMGR) nebo QSGDISP (COPY). QSGDISP (PRIVATE) zobrazuje stejné informace jako QSGDISP (LIVE).

#### **QMGR**

Zobrazit informace pouze pro objekty definované s QSGDISP (QMGR).

#### **QSGDISP**

QSGDISP zobrazí jednu z následujících hodnot:

##### **QMGR**

Objekt byl definován s QSGDISP (QMGR).

##### **Skupina**

Objekt byl definován s QSGDISP (GROUP).


##### **COPY**

Objekt byl definován s QSGDISP (COPY).

QSGDISP nemůžete použít jako klíčové slovo filtru.

#### **CLUSINUNAME**


Zobrazí se kromě informací o atributech témat definovaných na tomto správci front také informace o těchto a dalších tématech v klastru, které odpovídají výběrovým kritériím. V takovém případě může být zobrazeno více témat se stejným zobrazeným řetězcem tématu. Informace o klastru se získávají z úložiště v tomto správci front.

 V systému z/OS musí být inicializátor kanálu spuštěn, aby bylo možné použít parametr CLUSINFO k zobrazení informací o tématech klastru.

#### **CLUSTER**

Omezí informace zobrazené na témata s uvedeným názvem klastru, pokud jsou zadány s hodnotou v hranatých závorkách. Hodnota může být generický název.

Pokud nezadáte hodnotu pro kvalifikaci tohoto parametru, bude se s ní zacházet jako s požadovaným parametrem a informace o názvu klastru se vrátí o všech zobrazených tématech.

 V systému z/OS musí být inicializátor kanálu spuštěn, aby bylo možné použít parametr CLUSINFO k zobrazení informací o tématech klastru.

#### **TYPE**

Určuje typ témat, která chcete zobrazit. Hodnoty jsou:

##### **all**

Zobrazit všechny typy témat včetně témat klastru, pokud také uvedete CLUSINFO.

##### **LOKÁLNÍ**

Zobrazit lokálně definovaná témata.

#### **CLUSTER**

Zobrazit témata, která jsou definována v klastrech publikování/odběru. Atributy klastru zahrnují:

##### **DATUM KLASTRU**

Datum, kdy byla definice zpřístupněna lokálnímu správci front, ve tvaru yyyy-mm-dd.

##### **CLUSQMGR**

Název správce front, který je hostitelem tématu.

##### **CLUSTIME**

Čas, kdy byla definice zpřístupněna lokálnímu správci front, ve formě hh.mm.ss.

## QMID

Interně generované, jedinečné jméno správce front, který je hostitelem tématu.

### Požadované parametry

Uveďte jeden nebo více parametrů, které definují data, která se mají zobrazit. Parametry lze zadat v libovolném pořadí, ale neurčujte stejný parametr vícekrát než jednou.

Většina parametrů je relevantní pro oba typy témat, ale parametry, které nejsou relevantní pro konkrétní typ tématu, nemají výstup, ani se nejedná o chybu.

V následující tabulce jsou uvedeny parametry, které jsou relevantní pro jednotlivé typy témat. Po tabulce je uveden stručný popis každého parametru, ale další informace viz [“DEFINOVAT TÉMA”](#) na stránce 958.

	Lokální téma	téma klastru
<u>ALTDATE</u>	✓	✓
<u>ALTTIME</u>	✓	✓
<u>CLROUTE</u>	✓	✓
<u>CLSTATE</u>		✓
<u>CLUSDATE</u>		✓
<u>CLUSQMGR</u>		✓
<u>CLUSTER</u>	✓	✓
<u>KLASTIME</u>		✓
<u>COMMINFO</u>	✓	
<u>Vlastní</u>	✓	✓
<u>DEFPRTY</u>	✓	✓
<u>DEFPSIST</u>	✓	✓
<u>DEFPRESP</u>	✓	✓
<u>DESCR</u>	✓	✓
<u>DURSUB</u>	✓	✓
<u>MCAST</u>	✓	
<u>MDURMDL</u>	✓	✓
<u>MNDURMDL</u>	✓	✓
<u>NPMSGDLV</u>	✓	✓
<u>PMSGDLV</u>	✓	✓
<u>PROXSUB</u>	✓	✓

Tabulka 75. Parametry, které lze vrátit příkazem DISPLAY TOPIC (pokračování)

	Lokální téma	téma klastru
<u>PUB</u>	✓	✓
<u>PUBSCOPE</u>	✓	✓
<u>QMID</u>		✓
<u>SUB</u>	✓	✓
<u>SUBSCOPE</u>	✓	✓
<u>TOPICSTR</u>	✓	✓
<u>Type</u>	✓	✓
<u>USEDLQ</u>	✓	
<u>WILDCARD</u>	✓	✓

#### **ALTDATE**

Datum, kdy byla definice nebo informace naposledy pozměněny, ve tvaru yyyy-mm-dd.

#### **ALTTIME**

Doba, kdy byla definice nebo informace naposledy změněna, ve formě hh.mm.ss.

#### **CLROUTE**

Chování směrování, které má být použito pro témata v klastru definovaném v parametru **CLUSTER**.

#### **CLSTATE**

Aktuální stav tohoto tématu v klastru definovaném v parametru **CLUSTER**. Možné hodnoty:

##### **AKTIVNÍ**

Téma klastru je správně nakonfigurováno a drží se jej tento správce front.

##### **NEVYŘÍZENO**

Tento stav se zobrazuje pouze pro správce front hostitele a hlásí se v situaci, kdy bylo vytvořeno téma, avšak úplné úložiště dosud neprovedlo jeho rozšíření do klastru. Možným důvodem je skutečnost, že správce front hostitele není připojen k úplnému úložišti nebo úplné úložiště považuje téma za neplatné.

##### **NEPLATNÉ**

Tato definice tématu klastru koliduje s dřívější definicí v klastru, a proto není momentálně aktivní.

##### **CHYBA**

Došlo k chybě v souvislosti s tímto objektem tématu.

Tento parametr se obvykle používá k podpoře diagnostiky, je-li definováno více definic ve stejném tématu klastru v různých správcích front, přičemž tyto definice nejsou identické. Viz [Směrování pro klastry publikování/odběru: poznámky o chování](#).

#### **DATUM KLASTRU**

Datum, kdy byly informace zpřístupněny lokálnímu správci front, ve tvaru yyyy-mm-dd.

#### **CLUSQMgr**

Název správce front, který je hostitelem tématu.

#### **CLUSTER**

Název klastru, ve kterém se téma nachází.

#### **CLUSTIME**

Doba, kdy byly informace zpřístupněny lokálnímu správci front, ve formě hh.mm.ss.

#### **COMMINFO**

Název objektu informací o komunikaci.

**CUSTOM**

Tento atribut je vyhrazen pro konfiguraci nových funkcí před zavedením oddělených atributů. Může obsahovat hodnoty nula nebo více atributů jako dvojice názvu atributu a hodnoty ve formě NAME (VALUE).

**DEFPRTY**

Výchozí priorita zpráv publikovaných v tomto tématu.

**DEFPSIST**

Výchozí trvání zpráv publikovaných v rámci tohoto tématu.

**DEFPRESP**

Výchozí nastavení odezvy pro toto téma. Tento atribut definuje chování, které musí aplikace používat, je-li typ odezvy put ve volbách MQPMO nastaven na hodnotu MQPMO\_RESPONSE\_AS\_TOPIC\_DEF.

**DESCR**

Popis tohoto objektu administrativního tématu.

**DURSUB**

Určuje, zda je v rámci tématu povoleno provedení trvalých odběrů.

**MCAST**

Uvádí, zda je téma povoleno pro výběrové vysílání.

**MDURMDL**

Název modelové fronty pro trvalé spravované odběry.

**MNDURMDL**

Název modelové fronty pro netrvalé spravované odběry.

**NPMSGDLV**

Mechanismus doručení pro netrvalé zprávy.

**PMSGDLV**

Mechanismus doručení pro trvalé zprávy.

**PROXYSUB**

Určuje, zda je pro tento odběr vynucen odběr proxy, a to i v případě, že neexistují žádné lokální odběry.

**PUB**

Určuje, zda je téma povoleno pro publikování.

**PUBSCOPE**

Určuje, zda tento správce front šíří publikace do správců front jako část hierarchie nebo jako součást klastru publikování/odběru.

**QMID**

Interně generovaný jedinečný název správce front, který je hostitelem tématu.

**SUB**

Určuje, zda je téma povoleno pro odběr.

**SUBSCOPE**

Určuje, zda má tento správce front šířit odběry do správců front jako součást hierarchie nebo jako součást klastru publikování/odběru.

**TOPICSTR**

Řetězec tématu.

**TYPE**

Uvádí, zda je tento objekt lokální téma nebo téma klastru.

**USEDLQ**

Určuje, zda se fronta nedoručených zpráv používá v případě, že zprávy publikování nelze doručit do správné fronty odběratele.

**WILDCARD**

Chování odběrů používajících zástupné znaky s ohledem na toto téma.

Další podrobnosti o těchto parametrech, kromě parametru **CLSTATE**, viz [“DEFINOVAT TÉMA” na stránce 958](#).

## Související odkazy

“ZOBRAZIT STAV TPSTATUS” na stránce 1206

Použijte příkaz MQSC DISPLAY TPSTATUS k zobrazení stavu jednoho nebo více témat ve stromu témat.

## ZOBRAZIT STAV TPSTATUS

Použijte příkaz MQSC DISPLAY TPSTATUS k zobrazení stavu jednoho nebo více témat ve stromu témat.

## Použití příkazů MQSC


Informace o tom, jak používat příkazy MQSC, najdete v tématu [Provedení úloh lokální administrace pomocí příkazů MQSC](#).


IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
✓	✓	✓	2CR


Vysvětlení symbolů ve sloupci z/OS viz [Použití příkazů v systému z/OS](#).

- [Syntaktický diagram](#)
- [“Poznámky k použití pro DISPLAY TPSTATUS” na stránce 1208](#)
- [“Popisy parametrů pro DISPLAY TPSTATUS” na stránce 1208](#)
- [“Parametry stavu tématu” na stránce 1210](#)
- [“Parametry dílčího stavu” na stránce 1211](#)
- [“Parametry stavu publikování” na stránce 1212](#)

**Synonymum:** DIS TPS








## Poznámky k použití pro DISPLAY TPSTATUS

1. Parametr TOPICSTR může obsahovat znaky, které nemohou být přeloženy do tisknutelných znaků při zobrazení výstupu příkazu. Na distribuovaných platformách pomocí příkazu **runmqsc** se tyto netisknutelné znaky zobrazují jako tečky.

 Na z/OS se tyto netisknutelné znaky zobrazují jako mezery.

2. Vstupní parametr řetězce tématu u tohoto příkazu se musí shodovat s tématem, na kterém chcete pracovat. Uchovat znakové řetězce ve vašich řetězcích témat jako znaků, které lze použít z umístění, které příkaz vydal. Pokud vydáváte příkazy pomocí prostředí MQSC, máte k dispozici méně znaků než v případě, že používáte aplikaci, která odesílá zprávy PCF, jako je např. Průzkumník IBM MQ .

## Popisy parametrů pro DISPLAY TPSTATUS

Příkaz DISPLAY TPSTATUS vyžaduje hodnotu řetězce tématu, aby určil, které uzly tématu příkaz vrací.

### (topicstr)

Hodnota řetězce tématu, pro který chcete zobrazit informace o stavu. Nelze zadat název objektu tématu produktu IBM MQ .

Řetězec tématu může mít jednu z následujících hodnot:

- Specifická hodnota řetězce tématu. Například DIS TPS('Sports/Football') vrací pouze uzel 'Sports/Football' .
- Řetězec tématu obsahující zástupný znak "+" . Například DIS TPS('Sports/Football/+') vrací všechny přímé podřízené uzly uzlu 'Sports/Football' .
- Řetězec tématu obsahující zástupný znak "#" . Například DIS TPS('Sports/Football/#') vrací uzel 'Sports/Football' a všechny její podřízené uzly.
- Řetězec tématu obsahující více než jeden zástupný znak. Například DIS TPS('Sports/+ / Teams/#') vrací jakýkoli přímý podřízený uzel 'Sports', který má také podřízenou položku 'teams', se všemi následníky těchto uzlů.

Příkaz **DISPLAY TPSTATUS** nepodporuje zástupný znak '\*'. Další informace o používání zástupných znaků naleznete v souvisejícím tématu.

- Chcete-li vrátit seznam všech témat základní úrovně, použijte příkaz DIS TPS('+') .
- Chcete-li vrátit seznam všech témat ve stromu témat, použijte příkaz DIS TPS('#') , ale všimněte si, že tento příkaz může vrátit velké množství dat.
- Chcete-li filtrovat seznam vrácených témat, použijte parametr **WHERE** . Například DIS TPS('Sports/Football/+') WHERE(TOPICSTR LK 'Sports/Football/L\*') vrací všechny přímé podřízené uzly uzlu 'Sports/Football' , které začínají písmenem "L".



**kde:**

Určuje podmínku filtru a zobrazí se pouze ty definice administrativních témat, které splňují kritérium výběru podmínky filtru. Podmínka filtru je ve třech částech: *filter-keyword*, *operator* a *filter-value*:

**klíčové\_slovo\_filtru**

S výjimkou parametru CMDSCOPE, libovolného parametru, který můžete použít s tímto příkazem DISPLAY.

**operátor**

Určuje, zda řetězec tématu odpovídá hodnotě filtru v daném klíčovém slově filtru. Operátory jsou:

**LT**

Menší než

**GT**

Větší než

**EQ**

Rovná se

**NE**

Není rovno

**LE**

Menší nebo rovno

**GE**

Větší nebo rovno

**LK**

Shoduje se s generickým řetězcem, který zadáte jako *topicstr*

**nl**

Neodpovídá generickému řetězci, který jste zadali jako *topicstr*

**filtr-ní-hodnota**

Hodnota, kterou hodnota atributu musí být testována proti použití operátoru. V závislosti na klíčovém slově filtru může být tato hodnota:

- Explicitní hodnota, která je platnou hodnotou pro testovaný atribut.

Operátory LT, GT, EQ, NE, LE nebo GE lze použít pouze jako operátory. Nicméně, pokud je hodnota atributu jedna z možných sad hodnot na parametru, můžete použít pouze EQ nebo NE.

- Generická hodnota. Tato hodnota je znakový řetězec s hvězdičkou na konci, například ABC\*. Je-li operátor LK, příkaz vypíše všechny uzly témat, které začínají řetězcem (ABC v příkladu). Je-li operátor NL, příkaz vypíše všechny uzly témat, které nezačínají řetězcem.

Generické *filtrační-hodnota* nemůžete použít pro parametry s číselnými hodnotami nebo s jednou ze sady hodnot.

**ALL**

Tento parametr se používá k zobrazení všech atributů.

Je-li tento parametr zadán, všechny atributy, které požadujete, nemají žádný vliv; příkaz zobrazí všechny atributy.

Tento parametr je výchozí parametr, pokud neuvedete generický název a nepožadujete žádné specifické atributy.

**z/OS CMDSCOPE**

Tento parametr se vztahuje pouze na z/OS a určuje, jak se příkaz spustí, když je správce front členem skupiny sdílení front.

..

Příkaz se spustí ve správci front, v němž byl zadán. Tato hodnota je výchozí hodnotou.

**název-správce-front**

Příkaz je spuštěn ve správci front, je-li správce front aktivní v rámci skupiny sdílení front.

Můžete zadat jiný název správce front než správce front, do kterého zadáte příkaz, ale pouze v případě, že používáte prostředí skupiny sdílení front a je povolen příkazový server.

\*

Tento příkaz lze spustit v lokálním správci front a ve všech aktivních správci front ve skupině sdílení front. Efekt této volby je ekvivalentní zadání příkazu pro všechny správce front ve skupině sdílení front.

## TYPE

### TOPIC

Příkaz zobrazí stavové informace související s každým uzlem tématu, což je výchozí nastavení, pokud nezadáte argument **TYPE** .

### PUB

Příkaz zobrazuje stavové informace související s aplikacemi, které mají otevřené uzly témat pro publikování.

### SUB

Příkaz zobrazuje stavové informace související s aplikacemi, které se přihlašují k odběru uzlu nebo uzlů témat. Odběratelé, kteří příkaz vrátí, nejsou nutně odběrateli, kteří obdrží zprávu publikovanou v tomto uzlu tématu. Hodnota parametru SelectionString nebo SubLevel určuje, kteří odběratelé tyto zprávy přijímají.

## Parametry stavu tématu

Parametry stavu tématu definují data, která příkaz zobrazí. Tyto parametry můžete zadat v libovolném pořadí, ale nesmíte zadávat stejný parametr vícekrát než jednou.

Objekty tématu mohou být definovány s atributy, které mají hodnotu *ASPARENT*. Stav tématu zobrazuje vyřešené hodnoty, které mají za výsledek nalezení nastavení nejbližšího nadřazeného objektu tématu administrace ve stromu témat, a nikdy se nikdy nezobrazí hodnota *ASPARENT*.

### ADMIN

Pokud je uzel tématu admin-uzel, příkaz zobrazí přidružený název objektu tématu, který obsahuje konfiguraci uzlu. Pokud pole není admin-uzel, příkaz zobrazí mezeru.

### CLROUTE

Chování směrování, které má být použito pro témata v klastru definovaném v parametru **CLUSTER** .  
Možné hodnoty:

#### **PŘÍMÁ**

Publikování na tomto řetězci tématu, které pochází z tohoto správce front, je odesláno přímo libovolnému správci front v klastru s odpovídajícím odběrem.

#### **HOSTITELTÉMATU**

Publikování na tomto řetězci tématu pocházející z tohoto správce front je odesláno jednomu z správců front v klastru, který je hostitelem definice odpovídajícího klastrovaného objektu tématu, a z tohoto správce front do libovolného správce front v klastru s odpovídajícím odběrem.

#### **Žádné**

Tento uzel tématu není klastrovaný.

### CLUSTER

Název klastru, ke kterému toto téma patří.

''

Toto téma nepatří do klastru. Publikování a odběry tohoto tématu se nebudou předávat do správců front pro publikování/odběry připojené do klastru.

### COMMINFO

Zobrazí vyřešenou hodnotu názvu objektu informací o komunikaci, který se má použít pro uzel s tématem hths.

**DEFPRESP**

Zobrazí vyřešenou výchozí odpověď na vložení zpráv publikovaných pro dané téma. Hodnota může být *SYNC* nebo *ASYN*C

**DEFPRTY**

Zobrazí vyřešenou výchozí prioritu zpráv publikovaných v rámci tématu.

**DEFPSIST**

Zobrazí vyřešenou výchozí perzistenci pro tento řetězec tématu. Hodnota může být *YES* nebo *NO*.

**DURSUB**

Zobrazí vyřešenou hodnotu, která zobrazuje, zda aplikace mohou provádět trvalé odběry. Hodnota může být *YES* nebo *NO*.

**MCAST**

Zobrazí vyřešenou hodnotu, která uvádí, zda se může jednat o předávací tabulku přes výběrové vysílání nebo ne. Hodnota může být *POVOLENO*, *ZAKÁZÁNO*, nebo *POUZE*.

**MDURMDL**

Zobrazí vyřešenou hodnotu názvu modelové fronty, která má být použita pro trvalé odběry.

**MNDURMDL**

Zobrazí vyřešenou hodnotu názvu modelové fronty použité pro netrvalé odběry.

**NPMSGDLV**

Zobrazí převedenou hodnotu pro mechanismus doručení pro netrvalé zprávy publikované v rámci tohoto tématu. Hodnota může být *ALL*, *ALLDUR*, nebo *ALLAVAIL*.

**PMSGDLV**

Zobrazí vyřešenou hodnotu pro mechanismus doručení pro trvalé zprávy publikované k tomuto tématu. Hodnota může být *ALL*, *ALLDUR*, nebo *ALLAVAIL*.

**PUB**

Zobrazí vyřešenou hodnotu, která uvádí, zda jsou publikace povolena pro toto téma. Hodnoty mohou být *ENABLED* nebo *DISABLED*.

**PUBCOUNT**

Zobrazí počet popisovačů otevřených pro publikování v tomto uzlu tématu.

**PUBSCOPE**

Určuje, zda tento správce front šíří publikace pro tento uzel tématu do jiných správců front jako součást hierarchie nebo klastru, nebo zda je omezuje pouze na odběry definované v lokálním správci front. Hodnota může být *QMGR* nebo *ALL*.

**Zachováno**

Zobrazí informace o tom, zda existuje zachované publikování přidružené k tomuto tématu. Hodnota může být *YES* nebo *NO*.

**SUB**

Zobrazí vyřešenou hodnotu, která uvádí, zda jsou odběry povoleny pro toto téma. Hodnoty mohou být *ENABLED* nebo *DISABLED*.

**SUBCOUNT**

Zobrazuje počet odběratelů pro tento uzel tématu, včetně trvalých odběratelů, kteří nejsou momentálně připojeni.

**SUBSCOPE**

Určuje, zda tento správce front šíří odběry pro tento uzel tématu do jiných správců front jako součást klastru nebo hierarchie, nebo zda omezuje odběry pouze na lokálního správce front. Hodnota může být *QMGR* nebo *ALL*.

**USEDLQ**

Určuje, zda se fronta nedoručených zpráv používá v případě, že zprávy publikování nelze doručit do správné fronty odběratele. Hodnota může být *YES* nebo *NO*.

## Parametry dílčího stavu

Dílčí stavové parametry definují data, která příkaz zobrazí. Tyto parametry můžete zadat v libovolném pořadí, ale nesmíte zadávat stejný parametr vícekrát než jednou.

#### **ACTCONN**

Detekuje lokální publikování a vrací aktuálně aktivní hodnotu ConnectionId (CONNID), která otevřela tento odběr.

#### **DURABLE**

Označuje, zda se trvalý odběr neodstraní, když aplikace vytvoření zavře svůj popisovač odběru a znovu se spustí po restartování správce front. Hodnota může být *YES* nebo *NO*.

#### **LMSGDATE**

Datum, kdy volání MQPUT naposledy odeslalo zprávu na tento odběr. Volání MQPUT aktualizuje pole s datem pouze v případě, že volání úspěšně vloží zprávu do místa určení uvedeného v tomto odběru. Volání MQSUBRQ způsobí aktualizaci této hodnoty.

#### **LMSGTIME**

Čas, kdy volání MQPUT naposledy odeslalo zprávu na tento odběr. Volání MQPUT aktualizuje pole času pouze v případě, že volání úspěšně vloží zprávu do místa určení určeného tímto odběrem. Volání MQSUBRQ způsobí aktualizaci této hodnoty.

#### **MASTREL**

Indikátor spolehlivosti zpráv výběrového vysílání.

Tyto hodnoty jsou vyjádřeny v procentech. Hodnota 100 indikuje, že všechny zprávy jsou doručeny bez problémů. Hodnota menší než 100 indikuje, že v případě některých zpráv došlo k problémům sítě. Chcete-li určit povahu těchto problémů, uživatel může přepnout na generování zprávy události, použít parametr **COMMEV** objektů COMMINFO a prozkoumat vygenerované zprávy událostí.

Jsou vráceny tyto dvě hodnoty:

- První hodnota je založena na nejnovější aktivitě během krátké doby.
- Druhá hodnota je založena na aktivitě během delšího období.

Pokud nejsou k dispozici žádné míry, hodnoty se zobrazí jako prázdné.

#### **NUMMSGS**

Počet zpráv vložených do místa určení specifikovaného tímto odběrem. Volání MQSUBRQ způsobí aktualizaci této hodnoty.

#### **RESMDATE**

Datum posledního volání MQSUB, které je připojeno k tomuto odběru.

#### **RESMTIME**

Čas posledního volání MQSUB, které je připojeno k tomuto odběru.

#### **SUBID**

Jedinečný jedinečný identifikátor pro tento odběr přiřazený správcem front. Formát parametru **SUBID** se shoduje s formátem identifikátoru CorrelId. Pro trvalé odběry příkaz vrací **SUBID** i v případě, že odběratel není momentálně připojen ke správci front.

#### **SUBTYPE**

Typ odběru označující, jak byl vytvořen. Hodnota může být *ADMIN*, *API* nebo *PROXY*.

#### **SUBUSER**

ID uživatele, který vlastní tento odběr, což může být buď ID uživatele přidružené k tvůrci odběru, nebo, je-li povoleno převzetí odběru, ID uživatele, které naposledy převzalo odběr.

## **Parametry stavu publikování**

Parametry stavu publikování definují data, která příkaz zobrazí. Tyto parametry můžete zadat v libovolném pořadí, ale nesmíte zadávat stejný parametr vícekrát než jednou.

#### **ACTCONN**

Momentálně aktivní ConnectionId (CONNID) přidružené k popisovači, který má tento uzel tématu otevřený pro publikování.

**LPUBDATE**

Datum, kdy tento vydavatel naposledy odeslal zprávu.

**ČAS PUBLIKOVÁNÍ**

Čas, kdy tento vydavatel naposledy odeslal zprávu.

**MCASTREL**

Indikátor spolehlivosti zpráv výběrového vysílání.

Tyto hodnoty jsou vyjádřeny v procentech. Hodnota 100 indikuje, že všechny zprávy jsou doručeny bez problémů. Hodnota menší než 100 indikuje, že v případě některých zpráv došlo k problémům sítě. Chcete-li určit povahu těchto problémů, uživatel může přepnout na generování zprávy události pomocí parametru **COMMEV** objektů COMMINFO a prozkoumat vygenerované zprávy událostí.

Jsou vráceny tyto dvě hodnoty:

- První hodnota je založena na nejnovější aktivitě během krátké doby.
- Druhá hodnota je založena na aktivitě během delšího období.

Pokud nejsou k dispozici žádné míry, hodnoty se zobrazí jako prázdné.

**NumPubs**

Počet publikování tímto vydavatelem. Tato hodnota zaznamená skutečný počet publikování, nikoli celkový počet zpráv publikovaných pro všechny odběratele.


**ZOBRAZIT TRASOVÁNÍ**

Použijte příkaz MQSC DISPLAY TRACE k zobrazení seznamu aktivních trasování.

**Použití příkazů MQSC**

Informace o tom, jak používat příkazy MQSC, najdete v tématu [Provedení úloh lokální administrace pomocí příkazů MQSC](#).


IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
			12CR

Vysvětlení symbolů ve sloupci z/OS viz [Použití příkazů v systému z/OS](#).


- [Syntaktický diagram](#)
- [“Popisy parametrů pro příkaz DISPLAY TRACE” na stránce 1215](#)
- [“Cílový blok” na stránce 1215](#)
- [“Blok omezení” na stránce 1216](#)

**Synonymum:** DIS TRACE


## ZOBRAZIT TRASOVÁNÍ



### Cílový blok



### Blok omezení



Poznámky:

<sup>1</sup> Platné pouze tehdy, je-li správce front členem skupiny sdílení front.

## Popisy parametrů pro příkaz DISPLAY TRACE

Všechny parametry jsou nepovinné. Každá volba, která se používá, omezuje účinek příkazu na aktivní trasy, které byly spuštěny pomocí stejné volby, ať už explicitně, nebo ve výchozím nastavení, se stejnými hodnotami parametrů.

\*

Neomezuje seznam trasování. Toto nastavení je výchozí. Volbu CLASS nelze použít s příkazem DISPLAY TRACE (\*).

Každý zbývající parametr v této sekci omezuje seznam na trasování odpovídajícího typu:

### ÚČTOVÁNÍ

Účtovací data (synonymum je A)

### CHINIT

Data služby z iniciátoru kanálu. Synonymum je CHI nebo DQM.

### GLOBAL

Servisní data z celého správce front s výjimkou inicializátoru kanálu. Synonymum je G.

### STATISTIKA

Statistické údaje (synonymum je S)

### COMMENT ( řetězec )

Určuje komentář. To se neobjeví na obrazovce, ale mohlo by být zaznamenáno ve výstupu trasování.

### DETAIL ( výstupní-typ )

Tento parametr je ignorován. Je zachován pouze z důvodu kompatibility s dřívějšími verzemi.

Možné hodnoty pro typ *typ-výstupu* jsou \*, 1 nebo 2.

### CMDSCOPE

Tento parametr určuje způsob provádění příkazu v případě, že je správce front členem skupiny sdílení front.

CMDSCOPE nelze použít pro příkazy vydané od první vstupní datové sady inicializace CSQINP1.

..

Příkaz bude proveden ve správci front, v němž byl zadán. Toto je výchozí hodnota.

### ***název\_správce\_front***

Příkaz je proveden ve správci front, který jste zadali, pokud je správce front aktivní v rámci skupiny sdílení front.

Název správce front, kde příkaz zadán nebyl, můžete zadat, pouze pokud používáte prostředí skupiny sdílení front a je povolen příkazový server.

## Cílový blok

### DEST

Omezení seznamu na trasování spuštěných pro konkrétní místa určení. Může být uvedena více než jedna hodnota, ale nepoužívejte stejnou hodnotu dvakrát. Není-li uvedena žádná hodnota, seznam není omezen.

Možné hodnoty a jejich významy jsou:

### GTF

Generalizovaný trasovací prostředek

### OZE

cyklická tabulka s bydlištěm v ECSA (rozšířená společná oblast služeb)

### SMF

Prostředek pro správu systému

### SRV

Rutiní provozuschopnost navržená pro IBM pro diagnostiku problémů.

## Blok omezení

### CLASS ( celé číslo )

Omezení seznamu na trasování spuštěná pro určité třídy. Seznam povolených tříd viz [“Spustit trasování”](#) na stránce 1297 .

Výchozí nastavení je CLASS (\*), což neomezuje seznam.

### RMID ( celé číslo )

Omezení seznamu na trasování spuštěných pro konkrétní správce prostředků. Seznam povolených identifikátorů správce prostředků najdete v tématu [“Spustit trasování”](#) na stránce 1297 . Tuto volbu nepoužívejte s trasovacím typem STAT nebo CHINIT.

Výchozí hodnota je RMID (\*), což neomezuje seznam.

### TNO ( celé číslo )

Omezuje seznam na konkrétní trasování identifikovaný jejich číslem trasování (0 až 32). Může být použito až 8 čísel trasování. Je-li použito více než jedno číslo, lze použít pouze jednu hodnotu pro USERID. Předvolba je TNO (\*), což neomezuje seznam.

0 je trasování, které může inicializátor kanálu spustit automaticky. Trasování 1 až 32 jsou hodnoty pro správce front nebo inicializátor kanálu, který může být spuštěn automaticky správcem front, nebo ručně pomocí příkazu START TRACE.

### USERID ( řetězec )

Omezení seznamu na trasování spuštěná pro určitá ID uživatelů. Lze použít až 8 ID uživatelů. Je-li použito více než jedno ID uživatele, lze pro TNO použít pouze jednu hodnotu. Tuto volbu nepoužívejte s parametrem STAT. Výchozí hodnota je USERID (\*), která neomezuje seznam.

## z/OS **Zobrazení využití**

Použijte příkaz MQSC DISPLAY USAGE k zobrazení informací o aktuálním stavu sady stránek, k zobrazení informací o sadách dat protokolu nebo k zobrazení informací o sdílených datových sadách zpráv.

### Použití příkazů MQSC

Informace o tom, jak používat příkazy MQSC, najdete v tématu [Provedení úloh lokální administrace pomocí příkazů MQSC](#).

IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
			2CR

Vysvětlení symbolů ve sloupci z/OS viz [Použití příkazů v systému z/OS](#).




**Upozornění:** V produktu IBM MQ 8.0obsahuje výstup příkazu DISPLAY USAGE zprávu CSQI065I +MP11 Buffer pool attributesmísto zprávy CSQP001I +MG11 Buffer pool 0 has 25000 buffers.

- [Syntaktický diagram](#)
- [“Popisy parametrů pro příkaz DISPLAY USAGE”](#) na stránce 1217

**Synonymum:** USAGE DIS



## Zobrazení využití



Poznámky:

<sup>1</sup> Platné pouze tehdy, je-li správce front členem skupiny sdílení front.

## Popisy parametrů pro příkaz DISPLAY USAGE

### CMDSCOPE

Tento parametr určuje způsob provádění příkazu v případě, že je správce front členem skupiny sdílení front.

..

Příkaz bude proveden ve správci front, v němž byl zadán. Toto je výchozí hodnota.

### *název\_správce\_front*

Příkaz je proveden ve správci front, který jste zadali, pokud je správce front aktivní v rámci skupiny sdílení front.

Název správce front, kde příkaz zadán nebyl, můžete zadat, pouze pokud používáte prostředí skupiny sdílení front a je povolen příkazový server.

\*

Příkaz se provádí na lokálním správci front a je také předán každému aktivnímu správci front ve skupině sdílení front. Tento efekt se shoduje s výsledkem zadání příkazu pro všechny správce front ve skupině sdílení front.

### PSID ( *celé\_číslo* )

Identifikátor sady stránek. Toto je volitelné.

Jedná se o číslo v rozsahu 00 až 99. Hvězdička (\*) samostatně určuje všechny identifikátory sad stránek.

Příkaz selže, jestliže PSID bylo zadáno společně s TYPE (DATASET) nebo TYPE (SMDS).

Je-li příkaz spuštěn ve stejnou dobu jako příkaz ALTER BUFFPOOL, atributy fondu vyrovnávacích pamětí nemusí být zcela konzistentní. Například hodnota parametru umístění může být BEHLOW, ale počet dostupných vyrovnávacích pamětí může být větší než se vejde pod sloupec. Pokud k tomu dojde, spusťte příkaz zobrazení znovu, až se příkaz ALTER BUFFPOOL dokončí.

### TYPE

Definuje typ informací, které se mají zobrazit. Hodnoty jsou:

#### **Sada stránek**

Zobrazit informace o sadě stránek a fondu vyrovnávacích pamětí. Toto nastavení je výchozí.

#### **dataset**

Zobrazí informace o datové sadě pro datové sady protokolu. Vraceny budou zprávy obsahující 44 znakových názvů datových sad pro následující:

- Datová sada protokolu obsahující záznam BEGIN\_UR pro nejstarší nedokončenou jednotku práce pro tohoto správce front, nebo pokud nejsou k dispozici žádné neúplné jednotky práce, je datová sada protokolu obsahující aktuální nejvyšší psanou adresu RBA.
- Datová sada protokolu obsahující nejstarší restart\_RBA jakékoli sady stránek vlastněné tímto správcem front.
- Datová sada protokolu s rozsahem časových značek, která obsahuje časové razítko poslední úspěšné zálohy libovolné struktury aplikace známé ve skupině sdílení front.

### SMDS

Zobrazí informace o využití prostoru datové sady a fondu vyrovnávacích pamětí pro sdílené datové sady zpráv vlastněné tímto správcem front. Informace o využití prostoru jsou k dispozici pouze v případě, že je datová sada otevřena. Informace o fondu vyrovnávacích pamětí jsou k dispozici pouze tehdy, je-li správce front připojen ke struktuře. Další informace o zobrazených informacích naleznete v popisech zpráv CSQE280I a CSQE285I.

### ALL

Zobrazit informace o sadě stránek, datové sadě a SMDS.

**Poznámka:** Tento příkaz je zadán interně produktem IBM MQ:

- Během ukončování činnosti správce front je při restartu protokolu RBA do protokolu konzoly produktu z/OS zaznamenána hodnota RBA.
- Při spuštění správce front tak, aby bylo možné zaznamenávat informace o sadě stránek.
- Když se atribut DEFINE PSID používá k dynamické definici první sady stránek ve správcí front, která používá fond vyrovnávacích pamětí zadány v příkazu DEFINE PSID.

## z/OS PŘESUNOUT QLOCAL

Chcete-li přesunout všechny zprávy z jedné lokální fronty do jiné, použijte příkaz MQSC MOVE QLOCAL.

### Použití příkazů MQSC


Informace o tom, jak používat příkazy MQSC, najdete v tématu [Provedení úloh lokální administrace pomocí příkazů MQSC](#).

IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
			2CR

Vysvětlení symbolů ve sloupci z/OS viz [Použití příkazů v systému z/OS](#).

- [Syntaktický diagram](#)
- [“Poznámky k použití pro MOVE QLOCAL” na stránce 1219](#)
- [“Popisy parametrů pro MOVE QLOCAL” na stránce 1219](#)

**Synonymum:** MOVE QL



<sup>1</sup> Platné pouze tehdy, je-li správce front členem skupiny sdílení front.

## Poznámky k použití pro MOVE QLOCAL

1. Typickým použitím příkazu MOVE QLOCAL je přesunutí zpráv ze soukromé fronty do sdílené fronty, když nastavujete prostředí skupiny sdílení front.
2. Příkaz MOVE QLOCAL **přesouvá** zprávy, nekopíruje je.
3. Příkaz MOVE QLOCAL přesouvá zprávy podobným způsobem jako aplikace provádějící postupná volání MQGET a MQPUT. Příkaz MOVE QLOCAL však fyzicky nevymaže zprávy s vypršelou platností, a proto nejsou generovány žádné zprávy o vypršení platnosti.
4. Priorita, kontext a perzistence každé zprávy se nemění.
5. Příkaz neprovede žádná konverze dat a nezavolá žádné ukončení.
6. Zprávy hlášení Potvrzení o doručení (COD) nejsou generovány, ale zprávy sestav COA (confirm-on-arrival). To znamená, že pro zprávu může být generována více než jedna zpráva zprávy COA.
7. Příkaz MOVE QLOCAL přenáší zprávy v dávkách. Pokud jsou splněny podmínky spouštěče, dojde k vytvoření zpráv spouštěče, jsou-li splněny podmínky spouštěče. To může být na konci operace přesunu.

**Poznámka:** Před zahájením přenosu zpráv tento příkaz ověřuje, zda je počet zpráv ve zdrojové frontě přidávaný do počtu zpráv v cílové frontě, nepřekračující hodnotu MAXDEPTH v cílové frontě.

Pokud by mělo být překročeno MAXDEPTH cílové fronty, žádné zprávy se nepřesunou.

8. Příkaz MOVE QLOCAL může změnit pořadí, ve kterém mohou být zprávy načítány. Pořadí zůstává nezměněno pouze pokud:
  - Zadáli jste TYPE (MOVE) a
  - Parametr MSGDLVSQ ze zdrojové a cílové fronty je stejný.
9. Zprávy jsou přesunuty v rámci jednoho nebo více synchronizačních bodů. Počet zpráv v každém synchronizačním bodu je určen správcem front.
10. Pokud něco brání přesunutí jedné nebo více zpráv, příkaz zastaví zpracování. To může znamenat, že některé zprávy již byly přesunuty, zatímco jiné zůstanou ve zdrojové frontě. Některé důvody, které brání přesunu zprávy, jsou:
  - Cílová fronta je plná.
  - Zpráva je příliš dlouhá pro cílovou frontu.
  - Zpráva je trvalá, ale cílová fronta nemůže uložit trvalé zprávy.
  - Sada stránek je plná.

## Popisy parametrů pro MOVE QLOCAL

Musíte uvést názvy dvou lokálních front: tu, ze které chcete přesunout zprávy (z zdrojové fronty) a z toho, do které chcete zprávy přesunout (cílová fronta).

### zdroj

Název lokální fronty, z níž jsou zprávy přesunuty. Název musí být definován pro lokálního správce front.

Příkaz selže, pokud fronta obsahuje nepotvrzené zprávy.

Pokud má aplikace tuto frontu otevřenou nebo pokud má otevřenou frontu, která se nakonec vyřeší do této fronty, dojde k selhání příkazu. Například příkaz selže, pokud je tato fronta přenosovou frontou a každá fronta, která je nebo se interpretuje jako vzdálená fronta, která odkazuje na tuto přenosovou frontu, je otevřená.

Aplikace může tuto frontu otevřít, zatímco příkaz probíhá, ale aplikace čeká, dokud příkaz nebude dokončen.

## **CMDSCOPE**

Tento parametr určuje způsob provádění příkazu v případě, že je správce front členem skupiny sdílení front.

..

Příkaz bude proveden ve správci front, v němž byl zadán. Toto je výchozí hodnota.

### ***název\_správce\_front***

Příkaz je proveden ve správci front, který jste zadali, pokud je správce front aktivní v rámci skupiny sdílení front.

Název správce front, kde příkaz zadán nebyl, můžete zadat, pouze pokud používáte prostředí skupiny sdílení front a je povolen příkazový server.

## **QSGDISP**

Určuje dispozice zdrojové fronty.

### **PRIVATE**

Fronta je definována s QSGDISP (QMGR) nebo QSGDISP (COPY). Toto je výchozí hodnota.

### **SHARED**

Fronta je definována s QSGDISP (SHARED). Tato volba je platná pouze v prostředí skupiny sdílení front.

## **TYPE**

Uvádí, jak jsou zprávy přesunuty.

### **MOVE**

Přesuňte zprávy ze zdrojové fronty do prázdné cílové fronty.

Příkaz selže, pokud cílová fronta již obsahuje jednu nebo více zpráv. Zprávy se odstraní ze zdrojové fronty. Toto je výchozí hodnota.

### **Přidat**

Přesuňte zprávy ze zdrojové fronty a přidejte je do všech zpráv, které jsou již v cílové frontě.

Zprávy se odstraní ze zdrojové fronty.

## ***cíl***

Název lokální fronty, do které jsou zprávy přesunuty. Název musí být definován pro lokálního správce front.

Název cílové fronty může být stejný jako název zdrojové fronty pouze v případě, že fronta existuje jako sdílená i jako soukromá fronta. V takovém případě příkaz přesune zprávy do fronty, která má opačnou dispozice (sdílenou nebo soukromou), z toho, která byla zadána pro zdrojovou frontu v parametru QSGDISP .

Pokud má aplikace tuto frontu otevřenou nebo pokud má otevřenou frontu, která se nakonec vyřeší do této fronty, dojde k selhání příkazu. Příkaz se také nezdaří, pokud je tato fronta přenosovou frontou a každá fronta, která je nebo se interpretuje jako vzdálená fronta, která odkazuje na tuto přenosovou frontu, je otevřená.

Tuto frontu nemůže otevřít žádná aplikace, když probíhá zpracování příkazu.

Pokud uvedete TYPE (MOVE) , příkaz selže, jestliže cílová fronta již obsahuje jednu nebo více zpráv.

Parametry DEFTYPE, HARDENBO a USAGE cílové fronty musí být stejné jako u parametrů zdrojové fronty.

## **Odeslat signál Ping pro kanál**

Příkaz MQSC PING CHANNEL použijte k otestování kanálu odesláním dat jako speciální zprávy vzdálenému správci front a kontrolování, zda jsou data vrácena. Data jsou vygenerována lokálním správcem front.

## Použití příkazů MQSC

Informace o tom, jak používat příkazy MQSC, najdete v tématu [Provedení úloh lokální administrace pomocí příkazů MQSC](#).

IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
✓	✓	✓	CR

Vysvětlení symbolů ve sloupci z/OS viz [Použití příkazů v systému z/OS](#).

- [Syntaktický diagram](#)
- “Poznámky k použití” na stránce 1221
- “Popisy parametrů pro příkaz PING” na stránce 1221

**Synonymum:** PING CHL

**Odeslat signál Ping pro kanál**

►► PING CHANNEL — ( — *název\_kanálu* — ) →

Poznámky:

- <sup>1</sup> Platné pouze tehdy, je-li správce front členem skupiny sdílení front.
- <sup>2</sup> Platné pouze na z/OS.

## Poznámky k použití

- **z/OS** V systému z/OS musí být spuštěn příkazový server a inicializátor kanálu.
- Existuje-li lokálně definovaný kanál a automaticky definovaný kanál odesílatele klastru se stejným názvem, příkaz se použije pro lokálně definovaný kanál. Pokud neexistuje žádný lokálně definovaný kanál, ale více než jeden automaticky definovaný kanál odesílatele klastru, použije se příkaz na kanál, který byl naposledy přidán do úložiště lokálního správce front.
- Tento příkaz lze použít pouze pro kanály odesílatele (SDR), serveru (SVR) a odesílací kanály klastru (CLUSSDR) (včetně těch, které byly definovány automaticky). Pokud je kanál spuštěn, není platný; je však platný, pokud je kanál zastaven nebo v režimu opakování.

## Popisy parametrů pro příkaz PING

**(název-kanálu)**

Název kanálu, který má být testován. To je povinné.

Tento parametr se vztahuje pouze na z/OS a určuje, jak se příkaz provádí, když je správce front členem skupiny sdílení front.

Je-li hodnota CHLDISP nastavena na hodnotu SHARED, CMDSCOPE musí být prázdný nebo lokální správce front.

''

Příkaz bude proveden ve správci front, v němž byl zadán. Toto je výchozí hodnota.

#### ***název\_správce\_front***

Příkaz je proveden ve správci front, který jste zadali, pokud je správce front aktivní v rámci skupiny sdílení front.

Název správce front lze zadat pouze v případě, že používáte prostředí skupiny sdílení front, a je-li povolen příkazový server.

\*

Příkaz se provádí na lokálním správci front a je také předán každému aktivnímu správci front ve skupině sdílení front. Tento efekt se shoduje s výsledkem zadání příkazu pro všechny správce front ve skupině sdílení front.

**Poznámka:** Volba '\*' není povolena, pokud CHLDISP je FIXSHARED.

Tento parametr se vztahuje pouze na z/OS a může mít hodnoty:

- DEFAULT
- PRIVATE
- SHARED
- FixShared

Je-li tento parametr vynechán, použije se hodnota DEFAULT. Jedná se o hodnotu atributu dispozice výchozího kanálu, DEFCDISP, objektu kanálu.

Ve spojení s různými hodnotami parametru CMDSCOPE tento parametr řídí dva typy kanálů:

#### **SHARED**

Přijímající kanál je sdílený, pokud byl spuštěn v reakci na příchozí přenos směřovaný do skupiny sdílení front.

Odesílající kanál je sdílený, pokud je pro přenosovou frontu nastavena volba SDÍLENÁ.

#### **PRIVATE**

Přijímající kanál je soukromý, pokud byl spuštěn jako odezva na příchozí přenos směřovaný do správce front.

Odesílající kanál je soukromý, má-li jeho přenosová fronta jinou povahu než SHARED.

**Poznámka:** Tato dispozice **není** související s dispozicí nastavenou dispozicí skupiny sdílení front definice kanálu.

Kombinace parametrů CHLDISP a CMDSCOPE také řídí, ze kterého správce front je kanál provozovaný. Možné volby jsou:

- V lokálním správci front, ve kterém je příkaz zadán.
- Na jiném specifickém pojmenovaném správci front ve skupině.
- Na nejvhodnějším správci front ve skupině, určený automaticky správcem front jako takový.

Různé kombinace CHLDISP a CMDSCOPE jsou shrnuty v následující tabulce.

Tabulka 76. CHLDISP a CMDSCOPE pro příkaz PING CHANNEL			
CHLDISP	CMDSCOPE () nebo CMDSCOPE (local-qmgr)	CMDSCOPE (qmgr-name)	ROZSAH CMDSCOPE (*)
PRIVATE	PING na soukromý kanál na lokálním správci front	Ping soukromý kanál na jmenovaném správci front	Ping soukromý kanál na všech aktivních správcích front
SHARED	<p>Ping na sdílený kanál na nejvhodnějším správci front ve skupině</p> <p>To může automaticky generovat příkaz pomocí CMDSCOPE a odeslat jej do odpovídajícího správce front. Pokud neexistuje žádná definice pro kanál ve správci front, do kterého je příkaz odeslán, nebo pokud je definice pro příkaz nevhodná, příkaz selže.</p> <p>Definice kanálu ve správci front, ve které je zadán příkaz, může být použit k určení cílového správce front, ve kterém je příkaz skutečně spuštěn. Proto je důležité, aby definice kanálů byly konzistentní. Nekonzistentní definice kanálů mohou vést k neočekávanému chování příkazu.</p>	Nepovoleno	Nepovoleno
FixShared	Testování spojení příkazem PING na sdílený kanál v lokálním správci front	Testování spojení s příkazem PING na sdílený kanál ve správci front	Nepovoleno

### DATALEN ( celé\_číslo )

Délka dat, v rozsahu 16 až 32 768. Toto je volitelné.

## ODESLÁNÍ PŘÍKAZU PING

Použijte příkaz MQSC PING QMGR, abyste otestovali, zda je správce front citlivý na příkazy.

### Použití příkazů MQSC

Informace o tom, jak používat příkazy MQSC, najdete v tématu [Provedení úloh lokální administrace pomocí příkazů MQSC](#).

IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
✓	✓	✓	

- [Syntaktický diagram](#)
- [“Poznámky k použití” na stránce 1224](#)

**Synonymum:** testování spojení s

## ODESLÁNÍ PŘÍKAZU PING

▶ PING QMGR ◀

### Poznámky k použití

Jsou-li příkazy vydány správci front odesláním zpráv do fronty příkazového serveru, tento příkaz způsobí odeslání speciální zprávy, skládající se pouze z hlavičky příkazu a zkontroluje, zda je vrácena kladná odpověď.

### Vyprázdnit kanál

**V 8.0.0.4** Chcete-li zastavit a vyprázdnit kanál telemetrie nebo AMQP, použijte příkaz MQSC PURGE CHANNEL. Vyprázdnění telemetrie nebo kanálu AMQP odpojí všechny klienty MQTT nebo AMQP, kteří se k němu připojují, vyčistí stav klientů MQTT nebo AMQP, a zastaví kanál telemetrie nebo AMQP. Při čištění stavu klienta dojde k odstranění všech nevyřízených publikování včetně poslední zprávy a zprávy, kterou klient požaduje, a odebere všechny odběry z klienta.

### Použití příkazů MQSC

Informace o tom, jak používat příkazy MQSC, najdete v tématu [Provedení úloh lokální administrace pomocí příkazů MQSC](#).

IBM i	AIX a Linux	Windows	z/OS
	✓	✓	

- [Syntaktický diagram](#)
- [“Popisy parametrů pro PURGE CHANNEL” na stránce 1224](#)

**Synonymum:** žádné

**Vyprázdnit kanál**

▶ PURGE CHANNEL — ( — *název\_kanálu* — ) — CHLTYPE — ( — MQTT — ) — ◀  
└── AMQP ─┘

◀ — CLIENTID — ( — *clientid* — ) — ▶

### Popisy parametrů pro PURGE CHANNEL

#### (název kanálu)

**V 8.0.0.4** Název telemetrie nebo kanálu AMQP, který má být zastaven a vyprázdněn. Tento parametr je požadovaný.

#### CHLTYPE (řetězec)

Typ kanálu. Tento parametr je požadovaný.

**V 8.0.0.4** Hodnota musí být buď MQTT, nebo AMQP.

#### CLIENTID (řetězec)

Identifikátor klienta. **V 8.0.0.4** Identifikátor klienta je 23bajtový řetězec, který identifikuje přenos IBM MQ Telemetry nebo klienta AMQP. Když příkaz PURGE CHANNEL uvádí CLIENTID, vymaže se pouze připojení pro uvedený identifikátor klienta. Není-li CLIENTID zadáno, všechna připojení na kanálu jsou vyprázdněna.



## z/OS OBNOVIT BSDS v systému z/OS

Pomocí příkazu MQSC RECOVER BSDS znovu vytvoříte dual zaváděcí datovou sadu (BSDS), po chybě datové sady jedna z nich k zastavení práce.


### Použití příkazů MQSC

Informace o tom, jak používat příkazy MQSC, najdete v tématu [Provedení úloh lokální administrace pomocí příkazů MQSC](#).

Tento příkaz můžete zadat ze zdrojů CR. Vysvětlení zdrojových symbolů najdete v tématu [Zdroje, ze kterých můžete zadávat příkazy MQSC v produktu z/OS](#).

- [Syntaktický diagram](#)
- [“Poznámky k použití pro RECOVER BSDS” na stránce 1225](#)
- [“Klíčové slovo a popisy parametrů pro RECOVER BSDS” na stránce 1225](#)

**Synonymum:** REC BSDS



### Poznámky k použití pro RECOVER BSDS

**Poznámka:** Zpracování příkazu se skládá z přidělení datové sady se stejným názvem, jako je ten, který narazil na chybu, a kopírování na novou datovou sadu BSDS, která nemá chybu.

### Klíčové slovo a popisy parametrů pro RECOVER BSDS

#### CMDSCOPE

Tento parametr určuje způsob provádění příkazu v případě, že je správce front členem skupiny sdílení front.

CMDSCOPE nelze použít pro příkazy vydané od první vstupní datové sady inicializace CSQINP1.

‘ ‘

Příkaz bude spuštěn ve správci front, v němž byl zadán. Toto je výchozí hodnota.

#### *název\_správce\_front*

Příkaz je spuštěn ve správci front, který jste zadali, pokud je správce front aktivní v rámci skupiny sdílení front.

Název správce front, kde příkaz zadán nebyl, můžete zadat, pouze pokud používáte prostředí skupiny sdílení front a je povolen příkazový server.

## z/OS OBNOVIT CFSTRUCT

Pomocí příkazu MQSC RECOVER CFSTRUCT zahájíte obnovu aplikačních struktur CF a přidružených datových sad sdílených zpráv. Tento příkaz je platný pouze tehdy, je-li správce front členem skupiny sdílení front.

## Použití příkazů MQSC


Informace o tom, jak používat příkazy MQSC, najdete v tématu [Provedení úloh lokální administrace pomocí příkazů MQSC](#).

IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
			CR

Vysvětlení symbolů ve sloupci z/OS viz [Použití příkazů v systému z/OS](#).

- [Syntaktický diagram](#)
- [“Poznámky k použití RECOVER CFSTRUCT” na stránce 1226](#)
- [“Popis klíčových slov a parametrů RECOVER CFSTRUCT” na stránce 1227](#)

**Synonymum:** REC CFSTRUCT



## Poznámky k použití RECOVER CFSTRUCT

- Příkaz selže, pokud není ani zadaná struktura aplikace, ani přidružená sdílená datová sada zpráv označena jako stav ve stavu NEZDAŘENÝ.
- Je-li datová sada označena jako FAILED, ale odpovídající struktura není, změní příkaz **RECOVER CFSTRUCT** stav struktury na hodnotu FAILED, čímž se odstraní obsah k provedení zotavení. Tato akce odstraní všechny přechodné zprávy uložené ve struktuře a strukturu bude nedostupná, dokud nebude obnova dokončena.
- Pro strukturu s přidruženými datovými sadami sdílených zpráv příkaz **RECOVER CFSTRUCT** obnoví strukturu plus data odsunutá zprávy pro všechny datové sady, které jsou buď již označeny jako NEZDAŘENÉ, nebo které byly při zahájení zpracování zotavení označeny jako prázdné nebo neplatné. Jakékoli datové sady, které jsou označeny jako AKTIVNÍ a mají platná záhlaví, se nepředpokládá, že nevyžadují obnovu.
- Když je zpracování zotavení dokončeno normálně, všechny přidružené datové sady sdílených zpráv pro obnovené struktury (včetně datových sad, které nepotřebovali obnovu) jsou označeny jako RECOVERED, což znamená, že je třeba znovu sestavit mapu prostoru.
- Po obnově se provede zpracování znovusestavení mapy prostoru pro každou ovlivněnou datovou sadu, aby namapovala prostor obsazený obnovenými daty zprávy (ignoruje se všechny existující zprávy, které byly přechodné nebo zálohované). Když byla mapa prostoru znovu sestavena pro každou datovou sadu, je označena jako AKTIVNÍ znovu.
- Příkaz selže, pokud některý z uvedených názvů struktur není definován v datové sadě zásad CFRM.
- Proces obnovy je I/O procesor a procesor je intenzivní a lze jej spustit pouze na jednom obrazu z/OS . Měla by proto být spuštěna na nejsilnějším nebo nejméně vytíženém systému ve skupině sdílení front.
- Nejpravděpodobnějším selháním je ztráta kompletního prostředku CF, a tedy i současná ztráta všech aplikačních struktur v nich. Pokud je datum a čas zálohy podobné pro každou strukturu aplikace, která selhala, je efektivnější obnovit je v jednom příkazu **RECOVER CFSTRUCT** .

- Tento příkaz selže, pokud je některá z určených struktur prostředí CF definována buď s úrovní CFLEVEL menší než 3, nebo s volbou RECOVER nastavenou na hodnotu NO.
- Chcete-li použít TYPE (NORMAL), musíte mít zálohu struktury prostředí CF pomocí příkazu **BACKUP CFSTRUCT**.
- Pokud nebyly v poslední době provedeny zálohy požadovaných struktur prostředí CF, může použití parametru TYPE (NORMAL) trvat poměrně dlouhou dobu.
- Pokud není k dispozici záloha struktury prostředí CF nebo požadovaný protokol archivace, můžete provést obnovení do prázdné struktury prostředí CF pomocí příkazu TYPE (PURGE).
- Příkaz **RECOVER CFSTRUCT (CSQSYSAPPL) TYPE (PURGE)** je zakázán. Důvodem je zabránit náhodné ztrátě interních objektů správce front.

## Popis klíčových slov a parametrů RECOVER CFSTRUCT

### CFSTRUCT ( *názvy-struktury ...* )

Zadejte seznam názvů až 63 názvů struktury, pro které mají být obnoveny struktury aplikace Coupling Facility, spolu se všemi přidruženými sdílenými datovými sadami zpráv, které také potřebují obnovu. Je-li třeba obnovit prostředky pro více než jednu strukturu, je efektivnější je obnovit ve stejnou dobu.

### CMDSCOPE

Tento parametr určuje způsob provádění příkazu v případě, že je správce front členem skupiny sdílení front.

..

Příkaz bude proveden ve správci front, v němž byl zadán. Toto je výchozí hodnota.

### *název\_správce\_front*

Příkaz je proveden ve správci front, který jste zadali, pokud je správce front aktivní v rámci skupiny sdílení front.

Název správce front, kde příkaz zadán nebyl, můžete zadat, pouze pokud používáte prostředí skupiny sdílení front a je povolen příkazový server.

### TYPE

Uvádí, která varianta příkazu **RECOVER** má být vydána. Hodnoty jsou:

#### **NORMÁLNÍ**

Proveďte skutečné zotavení tím, že obnovíte data ze zálohy provedené pomocí příkazu BACKUP CFSTRUCT a znovu aplikujete zaprotokolované změny od té doby. Všechny přechodné zprávy budou vyřazeny.

Toto nastavení je výchozí.

#### **PURGE**

Resetujte strukturu a přidružené datové sady sdílených zpráv do prázdného stavu. To lze použít k obnovení pracovního stavu, když není k dispozici žádná záloha, ale má za následek ztrátu všech ovlivněných zpráv.

## REFRESH CLUSTER

Použijte příkaz MQSC **REFRESH CLUSTER** k zahazení všech lokálně zadržovaných informací o klastrech a vynucení opětovného sestavení. Příkaz také zpracovává všechny automaticky definované kanály, které jsou nejisté. Jakmile příkaz dokončí zpracování, můžete na klastru provést "studený start".

## Použití příkazů MQSC


Informace o tom, jak používat příkazy MQSC, najdete v tématu [Provedení úloh lokální administrace pomocí příkazů MQSC](#).

IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
✓	✓	✓	CR

Vysvětlení symbolů ve sloupci z/OS viz [Použití příkazů v systému z/OS](#).

- Syntaktický diagram
- “Poznámky k použití pro REFRESH CLUSTER” na stránce 1228
- “Popisy parametrů pro REFRESH CLUSTER” na stránce 1229

**Synonymum:** REF CLUSTER



## Poznámky k použití pro REFRESH CLUSTER

1. Vydání **REFRESH CLUSTER** je pro klastr rušivé. Za krátký čas může dojít k neviditelným neviditelným objektům klastru, než se dokončí zpracování produktu **REFRESH CLUSTER**. To může ovlivnit spuštěné aplikace, jak je popsáno v tématu [Problémy aplikace při spuštění příkazu REFRESH CLUSTER](#). Je-li aplikace publikování nebo přihlašování k odběru tématu klastru, může být toto téma dočasně nedostupné. Viz [Aspekty REFRESH CLUSTER pro klastry publikování/odběru](#). Výsledkem nedostupnosti je přerušení v proudu publikace, dokud není dokončen příkaz **REFRESH CLUSTER**. Je-li příkaz zadán ve správci front úplného úložiště, může produkt **REFRESH CLUSTER** vytvořit velký objem toku zpráv.
2. Použití příkazu **REFRESH CLUSTER** může narušit provoz velkých klastrů, a to jak při spuštění, tak později v 27denních intervalech, kdy objekty klastru automaticky rozesílají aktualizace stavu všem zainteresovaným správcům front. Viz téma [Aktualizace velkých klastrů mohou ovlivnit jejich výkon a dostupnost](#).
3. Před zadáním příkazu **REFRESH CLUSTER** uveďte do klidového stavu všechny aplikace publikování/odběru, protože tento příkaz v klastru publikování/odběru přeruší doručování publikací do jiných správců front v klastru a může vést k zrušení proxy odběrů od ostatních správců front. Pokud k tomu dojde, resynchronizujte odběry proxy po aktualizaci klastru a zachováte všechny aplikace publikování/odběru, dokud nebudou znovu synchronizovány proxy odběry. Viz [Aspekty REFRESH CLUSTER pro klastry publikování/odběru](#).
4. Když příkaz vrátí řízení uživateli, neznamená to, že příkaz byl dokončen. Aktivita na `SYSTEM.CLUSTER.COMMAND.QUEUE` indikuje, že příkaz stále zpracovává. Viz také krok [REFRESH CLUSTER](#) v části [Kontrola, zda byly dokončeny asynchronní příkazy pro distribuované sítě](#).
5. Pokud jsou v době vydání příkazu **REFRESH CLUSTER** spuštěny odesílací kanály klastru, obnova nemusí být dokončena, dokud se kanály nezastaví a znovu nespustí. Chcete-li urychlit dokončení, zastavte všechny odesílací kanály klastru dříve, než spustíte příkaz **REFRESH CLUSTER**. Pokud v průběhu zpracování příkazu **REFRESH CLUSTER** není kanál nejistý, může být znovu vytvořen stav kanálu.
6. Pokud vyberete volbu `REPOS (YES)`, zkontrolujte, zda jsou všechny odesílací kanály klastru v příslušném klastru neaktivní nebo zastaveny, než zadáte příkaz **REFRESH CLUSTER**.

Pokud jsou kanály odesílatele klastru spuštěny v době, kdy jste spustili příkaz **REFRESH CLUSTER REPOS (YES)**, jsou tyto kanály odesílatele klastru ukončeny během operace a ponechány ve stavu **INACTIVE** po dokončení operace. Případně můžete vynutit zastavení kanálů pomocí příkazu **STOP CHANNEL** s **MODE (FORCE)**.

Zastavením kanálů zajistíte, že obnova bude moci odebrat stav kanálu a že kanál se spustí s obnovenou verzí po dokončení aktualizace. Pokud nelze stav kanálu odstranit, jeho stav se po obnovení neobnoví. Pokud byl kanál zastaven, nebude automaticky restartován. Stav kanálu nelze odstranit, je-li kanál nejistý, nebo proto, že je spuštěn také jako součást jiného klastru.

Pokud vyberete volbu **REPOS (YES)** ve správci front úplného úložiště, musíte ji změnit, aby se stalo částečným úložištěm. Pokud se jedná o jediné pracovní úložiště v klastru, výsledkem je, že v klastru nezůstalo žádné úplné úložiště. Po obnovení správce front a obnovení jeho stavu pro úplné úložiště je třeba obnovit pracovní klastr jinými částečnými úložišti.

Pokud se nejedná o jediné zbývající úložiště, nemusíte ruční úložiště aktualizovat ručně. Další funkční úplné úložiště v klastru informuje ostatní členy klastru o tom, že úplné úložiště, které spouští příkaz **REFRESH CLUSTER**, obnovilo svou roli jako úplné úložiště.

7. Není obvykle nutné vydat příkaz **REFRESH CLUSTER** s výjimkou jedné z následujících okolností:


- Byly odebrány zprávy buď z **SYSTEM . CLUSTER . COMMAND . QUEUE**, nebo z jiné přenosové fronty klastru, kde je cílová fronta **SYSTEM . CLUSTER . COMMAND . QUEUE** u daného správce front.
- Zadání příkazu **REFRESH CLUSTER** je doporučováno službou IBM .
- Kanály **CLUSRCVR** byly odebrány z klastru nebo byly jejich **CONNNAME** změněny na dva nebo více správců front úplného úložiště v době, kdy nemohli komunikovat.
- Stejný název byl použit pro kanál **CLUSRCVR** na více než jednom správci front v klastru. V důsledku toho byly zprávy určené pro jednoho ze správců front doručovány jiným uživatelům. V takovém případě odeberte duplikáty a spusťte příkaz **REFRESH CLUSTER** na jednom zbývajícím správci front s definicí **CLUSRCVR** .
- **RESET CLUSTER ACTION (FORCEREMOVE)** byl vydán s chybou.
- Správce front byl restartován z dřívějšího časového bodu, než byl naposledy použit, naposledy byl použit; například obnovením zálohovaných dat.

8. Vydávající příkaz **REFRESH CLUSTER** neopraví chyby v definicích klastrů, ani není nutné vydat příkaz po opravení takových chyb.

9. Během zpracování **REFRESH CLUSTER** správce front vygeneruje zprávu **AMQ9875**, za kterou následuje zpráva **AMQ9442** nebo **AMQ9404**. Správce front může také vygenerovat zprávu **AMQ9420**. Není-li funkce klastru ovlivněna, lze zprávu **AMQ9420** ignorovat.

10. V systému Systémy **SYSTÉM UNIX** je příkaz platný pouze v systému **AIX**, **HP-UX**, **Linuxa Solaris**.

11.  V systému **z/OS** příkaz selže, pokud inicializátor kanálu není spuštěn.

12.  V systému **z/OS** jsou všechny chyby nahlášený na konzole v systému, kde je spuštěn inicializátor kanálu. Nehlásí se systému, který vydal příkaz.

## Popisy parametrů pro **REFRESH CLUSTER**

### ( *generický-název klastru* )

Název klastru, který má být obnoven. Alternativně lze *generický-název klastru* zadat jako **"\*"**. Je-li zadána hodnota **"\*"**, obnoví se správce front ve všech klastrech, jejichž členem je. Pokud se použije s volbou **REPOS (YES)**, vynutí toto správce front, aby restartoval své hledání úplných úložišť z informací v lokálních definicích **CLUSSDR**. Restartuje vyhledávání, a to i v případě, že definice **CLUSSDR** spojují správce front s několika klastry.

Je vyžadován parametr *generic-clustername* .

### **CMDSCOPE**

Tento parametr se vztahuje pouze na **z/OS** a určuje, jak se příkaz provádí, když je správce front členem skupiny sdílení front.

''

Příkaz bude proveden ve správci front, v němž byl zadán. Výchozí hodnota je '' .

### ***název-správce-front***

Příkaz je proveden ve správci front, který jste zadali, pokud je správce front aktivní v rámci skupiny sdílení front.

Můžete zadat název správce front, jiný než správce front, ve kterém byl příkaz zadán. Pokud tak učiníte, musíte používat prostředí skupiny sdílení front a musí být povolen příkazový server.

### **REPOS**

Určuje, zda mají být obnoveny také objekty reprezentující správce front klastru úplného úložiště.

#### **NO**

Správce front zachovává znalosti všech správců front klastru a front klastru, které jsou označeny jako lokálně definované. Uchovává si také informace o všech správcích front klastru, kteří jsou označeni jako úplná úložiště. Navíc je-li správce front úplným úložištěm pro klastr, uchovává si informace o ostatních správcích front klastru v klastru. Vše ostatní je odebráno z lokální kopie úložiště a znovu sestavováno z ostatních úplných úložišť v klastru. Pokud je použit produkt REPOS (NO) , kanály klastru se nezastaví. Úplné úložiště používá své kanály CLUSSDR k informování zbytku klastru, že dokončil svou aktualizaci.

Standardní hodnota je NO .

#### **YES**

Určuje, že kromě chování REPOS (NO) jsou rovněž aktualizovány objekty reprezentující správce front klastru s úplným úložištěm. Volba REPOS (YES) nesmí být použita v případě, že správce front je sám o sobě úplné úložiště. Pokud se jedná o úplné úložiště, musíte ji nejprve změnit tak, aby se nejedná o úplné úložiště pro daný klastr. Úplná lokalita úložiště je obnovena z ručně definovaných definic CLCLSDR . Po zadání aktualizace pomocí příkazu REPOS (YES) lze správce front změnit tak, aby se v případě potřeby znovu zaplnil v úplném úložišti.

 V systémech z/OS, N a Y jsou akceptována synonyma NO a YES.

### **Související informace**

[Problémy aplikace zaznamenané při spuštění REFRESH CLUSTER](#)

[Aspekty REFRESH CLUSTER pro klastry publikování/odběru](#)

[Klastrování: Využití doporučených postupů pro příkaz REFRESH CLUSTER](#)


## **AKTUALIZOVAT SPRÁVCE FRONT**

Použijte příkaz MQSC REFRESH QMGR, chcete-li provádět speciální operace se správcem front.

### **Použití příkazů MQSC**

Informace o tom, jak používat příkazy MQSC, najdete v tématu [Provedení úloh lokální administrace pomocí příkazů MQSC](#).


IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
✓	✓	✓	Viz <a href="#">“Using REFRESH QMGR on z/OS”</a> na stránce 1232

- [Syntaktický diagram](#)
-  [“Using REFRESH QMGR on z/OS”](#) na stránce 1232
- [“Poznámky k použití pro REFRESH”](#) na stránce 1232
- [“Popisy parametrů pro příkaz REFRESH”](#) na stránce 1233


**Synonymum:** žádné

## AKTUALIZOVAT SPRÁVCE FRONT

►► REFRESH QMGR — TYPE — ( →



### Atributy události konfigurace



Poznámky:

<sup>1</sup> Platné pouze na z/OS.

<sup>2</sup> Platné pouze tehdy, je-li správce front členem skupiny sdílení front.

<sup>3</sup> Neplatné na z/OS.




## Using REFRESH QMGR on z/OS

z/OS

REFRESH QMGR lze použít na z/OS. V závislosti na parametrech použitých v příkazu může být vydáván z různých zdrojů. Vysvětlení symbolů v této tabulce viz [“Použití příkazů v systému z/OS”](#) na stránce 632.

Příkaz	Zdroje příkazů	Notes
AKTUALIZOVAT TYP QMGR (CONFIGEV)	2CR	
AKTUALIZOVAT TYP QMGR (DŘÍVĚJŠÍ)	C	Správce front nesmí být aktivní.
OBNOVIT TYP QMGR (VYPRŠENÍ PLATNOSTI)	2CR	
AKTUALIZOVAT TYP QMGR (PROXYSUB)	2CR	Příkaz CHINIT musí být aktivní, aby mohl být příkaz dokončen.

### Poznámky k použití pro REFRESH

1. Zadejte tento příkaz s hodnotou TYPE (CONFIGEV) po nastavení atributu správce front CONFIGEV na hodnotu ENABLED, aby se konfigurace správce front mohla provést až do data. Chcete-li se ujistit, že jsou vygenerovány úplné informace o konfiguraci, zahrňte všechny objekty; pokud máte mnoho objektů, může být vhodnější použít několik příkazů, každý s jiným výběrem objektů, ale takové, které jsou zahrnuty.
2. Také můžete použít příkaz s TYPE (CONFIGEV), abyste se mohli zotavit z problémů, jako jsou chyby ve frontě událostí. V takových případech použijte vhodná kritéria výběru, abyste se vyvarovali nadměrnému zpracování času a generování zpráv událostí.
3. Zadejte příkaz s TYPE (EXPIRY) kdykoli, když se domníváte, že fronta může obsahovat počty vypršelých zpráv.
4.  Je-li zadáno TYPE (EARLY), nejsou povolena žádná jiná klíčová slova a příkaz může být vydán pouze z konzoly z/OS a pouze v případě, že správce front není aktivní.
5. Je nepravděpodobné, že byste používali **REFRESH QMGR TYPE (PROXYSUB)** jiné než za výjimečných okolností. Viz téma [Opětovná synchronizace proxy odběrů](#).
6. Úspěšné dokončení příkazu **REFRESH QMGR TYPE (PROXYSUB)** neznamená, že byla akce dokončena. Chcete-li zkontrolovat skutečné dokončení, projděte si krok [REFRESH QMGR TYPE \(PROXYSUB\)](#) v tématu [Kontrola, zda byly dokončeny asynchronní příkazy pro distribuované síť](#).
7.  Je-li příkaz **REFRESH QMGR TYPE (PROXYSUB)** vydán z/OS v případě, že příkaz CHINIT není spuštěn, je příkaz zařazen do fronty a bude zpracováván při spuštění příkazu CHINIT.
8.  Spuštění příkazu REFRESH QMGR TYPE (CONFIGEV) OBJECT (ALL) zahrnuje záznamy oprávnění.

Pokud explicitně určujete události AUTHREC, nemůžete zadat parametry **INCLINT** a **NAME**. Uvedete-li **OBJECT(ALL)**, parametry **INCLINT** a **NAME** se ignorují.



## Popisy parametrů pro příkaz REFRESH

### CMDSCOPE

Tento parametr se vztahuje pouze na z/OS a určuje, jak se příkaz provádí, když je správce front členem skupiny sdílení front.

..

Příkaz bude proveden ve správci front, v němž byl zadán. Toto je výchozí hodnota.

#### ***název\_správce\_front***

Příkaz je proveden ve správci front, který jste zadali, pokud je správce front aktivní v rámci skupiny sdílení front.

Název správce front, kde příkaz zadán nebyl, můžete zadat, pouze pokud používáte prostředí skupiny sdílení front a je povolen příkazový server.

\*

Příkaz se provádí na lokálním správci front a je také předán každému aktivnímu správci front ve skupině sdílení front. Tento efekt se shoduje s výsledkem zadání příkazu pro všechny správce front ve skupině sdílení front.

Tento parametr není platný s TYPE (EARLY).

### **INCLINT (celé číslo)**

Uvádí hodnotu v minutách, která definuje období bezprostředně před aktuálním časem, a požadavky, že jsou zahrnuty pouze objekty, které byly vytvořeny nebo změněny během tohoto období (jak je definováno atributy ALTDATA a ALTTIME). Hodnota musí být v rozsahu nula až 999 999. Hodnota 0 znamená, že neexistuje žádné časové omezení (je to výchozí nastavení).

Tento parametr je platný pouze s TYPE (CONFIGEV).

### **NAME (generický-název-objektu)**

Vyžaduje, aby byly zahrnuty pouze objekty s názvy shodnými s jedním určeným objektem. Koncová hvězdička (\*) odpovídá všem názvům objektů s uvedeným kmenem následovaným nulou nebo více znaky. Hvězdička (\*) samostatně určuje všechny objekty (toto je výchozí nastavení). Hodnota NAME je ignorována, pokud je zadán parametr OBJECT (QMGR).

Tento parametr není platný s TYPE (EARLY).

### **OBJECT (objtype)**

Požadavky, pro které jsou zahrnuty pouze objekty uvedeného typu. (Synonyma pro typy objektů, jako je QL, lze také zadat.) Předvolba je ALL, aby bylo možné zahrnout objekty každého typu.

Tento parametr je platný pouze s TYPE (CONFIGEV).

### **TYPE**

To je povinné. Hodnoty jsou:


#### **CONFIGEV**

Požaduje, aby správce front generoval zprávu události konfigurace pro každý objekt, odpovídající kritériím výběru uvedeným parametry OBJECT, NAME a INCLINT. Vyhovující objekty definované s QSGDISP (QMGR) nebo QSGDISP (COPY) jsou vždy zahrnuty. Odpovídající objekty definované s QSGDISP (GROUP) nebo QSGDISP (SHARED) jsou zahrnuty pouze v případě, že je příkaz prováděn ve správci front, kde je zadán.

#### **BRZY**

Požadavky, které rutiny funkcí subsystému (obecně známý jako early code) pro správce front se nahrazují odpovídajícími rutinami v oblasti linkpack (LPA).

Tento příkaz musíte použít pouze po instalaci nových rutin funkcí subsystému (poskytované jako opravná údržba nebo s novou verzí nebo verzí produktu IBM MQ). Tento příkaz dává správci front pokyn k použití nových rutin.

 Další informace o rutinách časných kódů produktu IBM MQ naleznete v tématu [Úloha 3: Aktualizovat seznam odkazů produktu z/OS a LPA](#).

## EXPIRY

Požaduje, aby správce front provedl skenování, aby zahození vypršelych zpráv pro každou frontu, která odpovídá kritériím výběru uvedeným parametrem NAME. (Skenování se provede bez ohledu na nastavení atributu správce front EXPRYINT.)

## PROXYSUB

Požaduje, aby správce front resynchronizoval proxy odběry, které jsou obsaženy a prováděny ve správcích front připojených v hierarchii nebo publikačním/odběrovém klastru.

Odběry proxy byste měli resynchronizovat pouze za výjimečných okolností. Viz téma [Opětovná synchronizace proxy odběrů](#).


## REFRESH SECURITY

Chcete-li provést obnovu zabezpečení, použijte příkaz MQSC REFRESH SECURITY.

### Použití příkazů MQSC


Informace o tom, jak používat příkazy MQSC, najdete v tématu [Provedení úloh lokální administrace pomocí příkazů MQSC](#).

IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
✓	✓	✓	Viz <a href="#">“Using REFRESH SECURITY on z/OS” na stránce 1235</a>

- [Syntaktický diagram](#)
-  [“Using REFRESH SECURITY on z/OS” na stránce 1235](#)
- [“Poznámky k použití pro REFRESH” na stránce 1235](#)
- [“Popisy parametrů pro ZABEZPEČENÍ” na stránce 1237](#)

**Synonymum:** REF SEC

REBUILD SECURITY je další synonymum pro REFRESH SECURITY



## Using REFRESH SECURITY on z/OS



REFRESH SECURITY může být použita na z/OS. V závislosti na parametrech použitých v příkazu může být vydáván z různých zdrojů. Vysvětlení symbolů v této tabulce viz [“Použití příkazů v systému z/OS”](#) na stránce 632.

Příkaz	Zdroje příkazů	Notes
AKTUALIZOVAT TYP ZABEZPEČENÍ (TRÍDY)	CR	
AKTUALIZOVAT TYP ZABEZPEČENÍ (SSL)	CR	Nepovoleno z CSQINPT nebo CSQINP2. Inicializátor kanálu musí být spuštěn.

## Poznámky k použití pro REFRESH




Když vydáte příkaz MQSC REFRESH SECURITY TYPE (SSL), všechny spuštěné kanály zabezpečení SSL se zastaví a restartují. Někdy mohou kanály zabezpečení SSL trvat dlouhou dobu, než se ukončí, a to znamená, že dokončení operace obnovy trvá nějakou dobu. Pro dokončení obnovy zabezpečení SSL na dokončení (nebo 1 minutu na z/OS) je časový limit 10 minut, takže může trvat 10 minut, než bude příkaz dokončen. To může dát vzhled, že operace aktualizace má "zmrazená". Operace aktualizace

selže s chybovou zprávou MQSC AMQ9710 nebo PCF s chybou MQRCCF\_COMMAND\_FAILED, pokud dojde k překročení časového limitu před zastavením všech kanálů. To se pravděpodobně stane, pokud jsou splněny následující podmínky:

- Správce front má při vyvolání příkazu k aktualizaci více kanálů SSL spuštěných současně.
- Kanály zpracovávají velký počet zpráv.

Pokud dojde k selhání aktualizace za těchto podmínek, zopakujte příkaz později, až bude správce front méně vytížený. V případě, že je spuštěno více kanálů, můžete před vyvoláním příkazu REFRESH zvolit zastavení některých kanálů ručně.

Při použití TYPE (SSL):

1.  V systému z/OS musí být spuštěn příkazový server a inicializátor kanálu.
2.  V systému z/OS určuje produkt IBM MQ, zda je obnova nutná kvůli jedné nebo více z následujících příčin:
  - Obsah úložiště klíčů se změnil
  - Umístění serveru LDAP, který má být použit pro seznam odvolaných certifikátů, se změnilo
  - Umístění úložiště klíčů se změniloNení-li zapotřebí žádná aktualizace, příkaz se úspěšně dokončí a kanály nejsou ovlivněny.
3.  (Platformy jiné než z/OS) Příkaz aktualizuje všechny kanály SSL bez ohledu na to, zda je nutná obnova zabezpečení.
4. Má-li být provedena aktualizace, příkaz aktualizuje všechny momentálně spuštěné kanály SSL, jak je uvedeno níže:
  - Odesílací kanály, server a odesílací kanály klastru používající zabezpečení SSL mají povoleno dokončit aktuální dávku. Obecně pak znovu spustí handshake SSL s aktualizovaným pohledem na úložiště klíčů SSL. Je však třeba ručně restartovat žadatelský kanál, na kterém definice serveru nemá žádný parametr CONNAME.
  - Všechny ostatní typy kanálů používající zabezpečení SSL se ukončí příkazem STOP CHANNEL MODE (FORCE) STATUS (INACTIVE). Pokud má partnerský konec zastaveného kanálu zpráv nadefinované hodnoty opakování, budou nové pokusy o kanál a nové navázání komunikace SSL používat obnovený pohled na obsah úložiště klíčů SSL, umístění serveru LDAP, který má být použit pro seznamy odvolaných certifikátů a umístění úložiště klíčů. V případě kanálu připojení k serveru ztratí aplikace klienta své připojení ke správci front a musí se znovu připojit, aby mohla pokračovat.

 Při použití TYPE (CLASSES):

- Třídy MQADMIN, MQNLIST, MQPROC a MQQUEUE mohou obsahovat pouze profily definované velkými písmeny.
- Třídy MXADMIN, MXNLIST, MXPROC a MQXUEUE mohou obsahovat profily definované ve smíšených případech.
- Třída MXTOPIC třídy MXTOPIC může být aktualizována bez použití velkých nebo smíšených tříd případu. Ačkoli se jedná o třídu smíšeného případu, jedná se o jedinou třídu smíšeného případu, která může být aktivní buď se skupinou tříd.
- Třídy MQCMD a MQCONN nelze zadat a nejsou zahrnuty do třídy REFRESH SECURITY CLASS (\*).

Informace o zabezpečení z tříd MQCMD a MQCONN nejsou ukládány do mezipaměti ve správci front. Další informace najdete v tématu [Aktualizace zabezpečení správce front v systému z/OS](#).

#### Notes:

1. Provedení operace REFRESH SECURITY(\*) TYPE (CLASSES) je jediným způsobem, jak změnit třídy používané vaším systémem z podpory velkých písmen pouze na podporu smíšených případů.

Proveďte to tak, že zkontrolujete atribut SCYCASE správce front, zda je nastaven na UPPER nebo MIXED

2. Je vaší zodpovědností zajistit, že jste zkopírovali nebo definovali všechny profily, které potřebujete v příslušných třídách, než budete provádět operaci REFRESH SECURITY (\* ) TYPE (CLASSES) .
3. Obnova jednotlivé třídy je povolena pouze v případě, že používané třídy jsou stejného typu. Je-li například používána MQPROC, můžete pro objekt MQPROC zadat aktualizaci, ale nikoli MXPROC.

## Popisy parametrů pro ZABEZPEČENÍ

Kvalifikátor příkazu vám umožňuje uvést přesnější chování pro specifickou hodnotu TYPE. Vyberte z:

\*

Provede se úplná aktualizace zadaného typu. **z/OS** Toto je výchozí hodnota v systémech z/OS .

### **z/OS** MQADMIN

Platné pouze, pokud TYPE je CLASSES. Určuje, že prostředky typu administrace mají být aktualizovány. Platí pouze pro z/OS .

**Poznámka:** Je-li při aktualizaci této třídy zjištěno, že byl změněn přepínač zabezpečení týkající se jedné z ostatních tříd, provede se obnova pro tuto třídu.

### **z/OS** MQNLIST

Platné pouze, pokud TYPE je CLASSES. Určuje, že prostředky seznamu názvů mají být aktualizovány. Platí pouze pro z/OS .

### **z/OS** MQPROC

Platné pouze, pokud TYPE je CLASSES. Určuje, že se mají aktualizovat prostředky procesu. Platí pouze pro z/OS .

### **z/OS** MQQUEUE

Platné pouze, pokud TYPE je CLASSES. Určuje, že prostředky fronty mají být aktualizovány. Platí pouze pro z/OS .

### **z/OS** MXADMIN

Platné pouze, pokud TYPE je CLASSES. Určuje, že prostředky typu administrace mají být aktualizovány. Platí pouze pro z/OS .

**Poznámka:** Je-li při aktualizaci této třídy zjištěno, že byl změněn přepínač zabezpečení týkající se jedné z ostatních tříd, provede se obnova pro tuto třídu.

### **z/OS** MXNLIST

Platné pouze, pokud TYPE je CLASSES. Určuje, že prostředky seznamu názvů mají být aktualizovány. Platí pouze pro z/OS .

### **z/OS** MXPROC

Platné pouze, pokud TYPE je CLASSES. Určuje, že prostředky procesu mají být aktualizovány. Platí pouze pro z/OS .

### **z/OS** MXQUEUE

Platné pouze, pokud TYPE je CLASSES. Uvádí, že prostředky fronty se mají obnovit. Platí pouze pro z/OS .


### **z/OS** MXTOPIC

Platné pouze, pokud TYPE je CLASSES. Určuje, že prostředky tématu mají být aktualizovány. Platí pouze pro z/OS .

### **z/OS** CMDSCOPE

Tento parametr se vztahuje pouze na z/OS a určuje, jak se příkaz provádí, když je správce front členem skupiny sdílení front.

..

Příkaz bude proveden ve správci front, v němž byl zadán. Jedná se o výchozí hodnotu  pro systémy jiné než z/OS.

### ***název\_správce\_front***

Příkaz je proveden ve správci front, který jste zadali, pokud je správce front aktivní v rámci skupiny sdílení front.

Název správce front, kde příkaz zadán nebyl, můžete zadat, pouze pokud používáte prostředí skupiny sdílení front a je povolen příkazový server.

\*

Příkaz se provádí na lokálním správci front a je také předán každému aktivnímu správci front ve skupině sdílení front. Tento efekt se shoduje s výsledkem zadání příkazu pro všechny správce front ve skupině sdílení front.

## **TYPE**

Uvádí typ aktualizace, která se má provést.

  **AuthServ**

Seznam oprávnění uložených interně komponentou služeb autorizace je aktualizován.

Toto je výchozí hodnota.

 **třídy**

IBM MQ ve skladu ESM (externí správce zabezpečení, například RACF) Profily se aktualizují. Profily v paměti pro požadované prostředky se odstraní. Nové záznamy se vytvoří, když jsou provedeny kontroly zabezpečení, a jsou ověřeny, když uživatel dále požádá o přístup.






Můžete vybrat určité třídy prostředků, pro které má být provedena obnova zabezpečení.

Tento parametr je platný pouze pro z/OS, kde je výchozí.

## **CONNAUTH**

Aktualizuje zobrazení konfigurace pro ověření připojení uložené v mezipaměti.

Musíte aktualizovat konfiguraci dříve, než správce front rozpozná změny.

    Na platformách  IBM i, SYSTÉM UNIX, Linuxa Okna se jedná o synonymum pro AUTH\_SERV.

Další informace naleznete v tématu [Ověřování připojení](#).

## **SSL**

Aktualizuje zobrazení v mezipaměti protokolu SSL (Secure Sockets Layer) nebo TLS (Transport Layer Security), klíčové úložiště a umožňuje efektivní aktivování aktualizací po úspěšném dokončení příkazu. Také se obnoví umístění:

- servery LDAP, které mají být použity pro seznam odvolaných odvolaných certifikátů
- úložiště klíčů

stejně jako všechny šifrovací hardwarové parametry uvedené v IBM MQ.

Chcete-li obnovit CHLAUTH, použijte příkaz [“AKTUALIZOVAT SPRÁVCE FRONT”](#) na stránce 1230.

## **Související informace**

 [Aktualizace zabezpečení správce front v systému z/OS](#)

## **RESETOVAT CFSTRUCT**

Použijte příkaz MQSC RESET CFSTRUCT, abyste upravili stav specifické struktury aplikace.

## Použití příkazů MQSC

Informace o tom, jak používat příkazy MQSC, najdete v tématu [Provedení úloh lokální administrace pomocí příkazů MQSC](#).

IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
			CR

Vysvětlení symbolů ve sloupci z/OS viz [Použití příkazů v systému z/OS](#).


- [Syntaktický diagram](#)
- [“Poznámky:” na stránce 1239](#)
- [“Popisy parametrů pro RESET CFSTRUCT” na stránce 1239](#)

**Synonymum:** Žádné.

### RESETOVAT CFSTRUCT

➔ RESET CFSTRUCT (*název-struktury*) ACTION(*FAIL*) ➔

## Poznámky:

1.  Platné pouze tehdy, je-li správce front členem skupiny sdílení front.
2. RESET CFSTRUCT vyžaduje CFLEVEL (5)

## Popisy parametrů pro RESET CFSTRUCT

### CFSTRUCT (*jméno-struktury*)

Zadejte název struktury aplikace Coupling Facility, kterou chcete obnovit.

### ACTION (*FAIL*)

Uveďte toto klíčové slovo, chcete-li simulovat selhání struktury a nastavit stav struktury aplikace na SELHÁNÍ

## Resetovat kanál

Pomocí příkazu MQSC RESET CHANNEL resetujte pořadové číslo zprávy pro kanál IBM MQ s použitím volitelného pořadového čísla, které má být použito při příštím spuštění kanálu.

## Použití příkazů MQSC

Informace o tom, jak používat příkazy MQSC, najdete v tématu [Provedení úloh lokální administrace pomocí příkazů MQSC](#).


IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
✓	✓	✓	CR

Vysvětlení symbolů ve sloupci z/OS viz [Použití příkazů v systému z/OS](#).

- [Syntaktický diagram](#)
- [“Poznámky k použití” na stránce 1240](#)
- [“Popisy parametrů pro RESET CHANNE” na stránce 1240](#)

**Synonymum:** RESET CHL

## Resetovat kanál



Poznámky:

- 1 Platné pouze tehdy, je-li správce front členem skupiny sdílení front.
- 2 Platné pouze na z/OS.

## Poznámky k použití

1. **z/OS** V systému z/OS musí být spuštěn příkazový server a inicializátor kanálu.
2. Tento příkaz lze zadat pro kanál libovolného typu kromě kanálů SVRCONN a CLNTCONN, (včetně těch, které byly definovány automaticky). Je-li však vydán odesílateli nebo serverovém kanálu, pak navíc k vynulování hodnoty na konci, kdy je příkaz vydán, je hodnota na druhém konci (příjemce nebo žadatel) také resetována na stejnou hodnotu při příštím spuštění tohoto kanálu (a pokud je to nutné znovu synchronizováno). Zadání tohoto příkazu na odesílacím kanálu klastru může vynulovat pořadové číslo zprávy na kterémkoli konci kanálu. To však není důležité, protože pořadová čísla nejsou kontrolována na klastrovaných kanálech.
3. Je-li příkaz zadán příjemci, žadateli nebo přijímacímu kanálu klastru, hodnota na druhém konci *nebude* vynulována; v případě potřeby je nutné provést samostatně.
4. Existuje-li lokálně definovaný kanál a automaticky definovaný kanál odesílatele klastru se stejným názvem, příkaz se použije pro lokálně definovaný kanál. Pokud neexistuje žádný lokálně definovaný kanál, ale více než jeden automaticky definovaný kanál odesílatele klastru, použije se příkaz na kanál, který byl naposledy přidán do úložiště lokálního správce front.
5. Je-li zpráva neperzistentní a příkaz RESET CHANNEL je zadán pro odesílací kanál, data resetování se odesílají a postupuje se pokaždé, když se kanál spustí.

## Popisy parametrů pro RESET CHANNE

(*název-kanálu*)

Název kanálu, který má být resetován. To je povinné.

**z/OS** CHLDISP

Tento parametr se vztahuje pouze na z/OS a může mít hodnoty:

- DEFAULT
- PRIVATE
- SHARED

Je-li tento parametr vynechán, použije se hodnota DEFAULT. Toto je převzato z výchozího atributu dispozice kanálu, DEFCDISP, objektu kanálu.



Ve spojení s různými hodnotami parametru CMDSCOPE tento parametr řídí dva typy kanálů:

#### SHARED

Přijímající kanál je sdílený, pokud byl spuštěn v reakci na příchozí přenos směřovaný do skupiny sdílení front.

Odesílající kanál je sdílený, pokud je pro přenosovou frontu nastavena volba SDÍLENÁ.

#### PRIVATE

Přijímající kanál je soukromý, pokud byl spuštěn jako odezva na příchozí přenos směřovaný do správce front.

Odesílající kanál je soukromý, má-li jeho přenosová fronta jinou povahu než SHARED.

**Poznámka:** Tato dispozice **není** související s dispozicí nastavenou dispozicí skupiny sdílení front definice kanálu.

Kombinace parametrů CHLDISP a CMDSCOPE také řídí, ze kterého správce front je kanál provozovaný. Možné volby jsou:

- V lokálním správci front, ve kterém je příkaz zadán.
- Na jiném specifickém pojmenovaném správci front ve skupině.

Různé kombinace CHLDISP a CMDSCOPE jsou shrnuty v následující tabulce:

<i>Tabulka 77. CHLDISP a CMDSCOPE pro RESET CHANNEL</i>		
<b>CHLDISP</b>	<b>CMDSCOPE () nebo CMDSCOPE (local-qmgr)</b>	<b>CMDSCOPE (qmgr-name)</b>
PRIVATE	Resetovat soukromý kanál na lokálním správci front	Obnovit soukromý kanál ve jmenovaném správci front
SHARED	Reset sdíleného kanálu ve všech aktivních správcích front.  To může automaticky generovat příkaz pomocí CMDSCOPE a odeslat jej do příslušných správců front. Pokud neexistuje žádná definice pro kanál na správcích front, do kterých je příkaz odeslán, nebo pokud definice není pro příkaz vhodná, akce selže.  Definice kanálu ve správci front, ve které je zadán příkaz, může být použit k určení cílového správce front, ve kterém je příkaz skutečně spuštěn. Proto je důležité, aby definice kanálů byly konzistentní. Nekonzistentní definice kanálů mohou vést k neočekávanému chování příkazu.	Nepovoleno

#### **z/OS** **CMDSCOPE**

Tento parametr se vztahuje pouze na z/OS a určuje, jak se příkaz provádí, když je správce front členem skupiny sdílení front.

Je-li hodnota CHLDISP nastavena na hodnotu SHARED, CMDSCOPE musí být prázdný nebo lokální správce front.

..

Příkaz bude proveden ve správci front, v němž byl zadán. Toto je výchozí hodnota.

#### ***název\_správce\_front***

Příkaz je proveden ve správci front, který jste zadali, pokud je správce front aktivní v rámci skupiny sdílení front.

Název správce front lze zadat pouze v případě, že používáte prostředí skupiny sdílení front, a je-li povolen příkazový server.

## SEQNUM ( celé\_číslo )

Nové pořadové číslo zprávy, které musí být v rozsahu od 1 do 999 999 999. Toto je volitelné.

## Reset klastru

Použijte příkaz MQSC **RESET CLUSTER** k provedení speciálních operací na klastrech.

## Použití příkazů MQSC

Informace o tom, jak používat příkazy MQSC, najdete v tématu [Provedení úloh lokální administrace pomocí příkazů MQSC](#).

IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
✓	✓	✓	CR

Vysvětlení symbolů ve sloupci z/OS viz [Použití příkazů v systému z/OS](#).

- [Syntaktický diagram](#)
- [“Poznámky k použití RESET CLUSTER”](#) na stránce 1242
- [“Popisy parametrů pro RESET CLUSTER”](#) na stránce 1243

**Synonymum:** žádné

### Reset klastru



► RESET CLUSTER — ( — *název\_klastru* — ) — ACTION — ( — FORCEREMOVE — ) ►

► QMNAME — ( — *název\_správce\_front* — ) ►  
QMID — (*qmid*)

► CMDSCOPE(' ') — 2 — { QUEUES (NO) / QUEUES (YES) } ►  
CMDSCOPE — ( — *název\_správce\_front* — ) 1

Poznámky:  
1 Platné pouze na z/OS , pokud je správce front členem skupiny sdílení front.  
2 Platné pouze na z/OS.

## Poznámky k použití RESET CLUSTER

- V systému Systémy SYSTÉM UNIX je příkaz platný pouze v systému AIX, HP-UX, Linuxu Solaris.
-  V systému z/OS se příkaz nezdaří, pokud nebyl spuštěn inicializátor kanálu.
-  V systému z/OS jsou všechny chyby nahlášeny na konzole v systému, kde je spuštěn inicializátor kanálu; nejsou hlášeny do systému, který příkaz vydal.
- Aby se předešlo jakékoli nejednoznačnosti, je vhodnější použít QMID raději než QMNAME. Identifikátor správce front lze nalézt v příkazech jako DISPLAY QMGR a DISPLAY CLUSQMGR.

Pokud je použit název QMNAME a v klastru je více než jeden správce front s tímto názvem, příkaz nebude nastaven jako akce.

- Pokud použijete jiné znaky než ty, které jsou uvedeny v tématu [Pravidla pojmenování objektů IBM MQ](#) ve svém objektu nebo názvech proměnných, například v identifikátoru QMID, je nutné uzavřít název do uvozovek.

- Pokud odeberete správce front z klastru pomocí tohoto příkazu, můžete jej znovu připojit k klastru zadáním příkazu **REFRESH CLUSTER** . Počkejte alespoň 10 sekund, než zadáte příkaz **REFRESH CLUSTER** , protože úložiště ignoruje pokus o opětovné připojení klastru během 10 sekund od příkazu **RESET CLUSTER** . Je-li správce front v klastru publikování/odběru, musíte znovu nastavit všechny požadované proxy odběry. Viz Aspekty REFRESH CLUSTER pro klastry publikování/odběru.

**Poznámka:** Použití příkazu **REFRESH CLUSTER** může narušit provoz velkých klastrů, a to jak při spuštění, tak později v 27denních intervalech, kdy objekty klastru automaticky rozesílají aktualizace stavu všem zainteresovaným správcům front. Viz téma Aktualizace velkých klastrů mohou ovlivnit jejich výkon a dostupnost.

- Úspěšné dokončení příkazu neznamená, že byla akce dokončena. Chcete-li zkontrolovat skutečné dokončení, prohlédněte si krok **RESET CLUSTER** v tématu Kontrola, zda byly dokončeny asynchronní příkazy pro distribuované sítě.

## Popisy parametrů pro RESET CLUSTER

### (*název\_klastru*)

Název klastru, který má být resetován. To je povinné.

### AKCE (FORCERBAOVE)

Požadavky na vynucené odebrání správce front z klastru. To může být nutné k zajištění správného vyčištění po odstranění správce front.

Tuto akci lze požadovat pouze správcem front úplného úložiště.

### **CMDSCOPE**

Tento parametr se vztahuje pouze na z/OS a určuje, jak se příkaz provádí, když je správce front členem skupiny sdílení front.

..

Příkaz bude proveden ve správci front, v němž byl zadán. Toto je výchozí hodnota.

### *název\_správce\_front*

Příkaz je proveden ve správci front, který jste zadali, pokud je správce front aktivní v rámci skupiny sdílení front.

Název správce front, kde příkaz zadán nebyl, můžete zadat, pouze pokud používáte prostředí skupiny sdílení front a je povolen příkazový server.

### **QMID ( *qmid* )**

Identifikátor správce front, který má být nuceně odebrán.

### **QMNAME ( *název\_qm* )**

Název správce front, který má být nuceně odebrán.

### Fronty

Uvádí, zda jsou fronty klastru vlastněné správcem front odebrány z klastru.

#### **NO**

Fronty klastru vlastněné odebíranou správcem front nejsou odebrány z klastru. Toto nastavení je výchozí.

#### **YES**

Fronty klastru vlastněné správcem front, který má být odebrán, jsou kromě samotného správce front klastru odebrány také z klastru. Fronty klastru se odeberou, i když správce front klastru není v klastru viditelný, možná proto, že byl dříve vynucen odebrání bez volby QUEUES.

 V systémech z/OS, **N** a **Y** jsou akceptována synonyma **NO** a **YES**.

### Související odkazy

RESET CLUSTER: Vynucené odebrání správce front z klastru

## RESETOVAT QMGR

Použijte příkaz MQSC RESET QMGR jako součást procedur zálohování a obnovy.

### Použití příkazů MQSC

Informace o tom, jak používat příkazy MQSC, najdete v tématu [Provedení úloh lokální administrace pomocí příkazů MQSC](#).

IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
✓	✓	✓	2CR

Vysvětlení symbolů ve sloupci z/OS viz [Použití příkazů v systému z/OS](#).

- [Syntaktický diagram](#)
- [“Poznámky k použití RESET QMGR”](#) na stránce 1244
- [“Popisy parametrů pro RESET QMGR”](#) na stránce 1245

**Synonymum:** žádné

### RESETOVAT QMGR

►► RESET QMGR — TYPE ►►

Diagram ukazuje syntaktický tvar příkazu `RESET QMGR TYPE`. Možnosti parametrů jsou:

- `( — ADVANCELOG — )` 1
- `( — STATISTICS — )` 1
- `( — PUBSUB — )` s podtypy `CHILD — ( — název_podřízený-název — )` a `PARENT — ( — název_nadřízený-název — )`
- `CMDSCOPE(' ')` 2
- `CMDSCOPE — ( — název_správce_front — )` 2
- `CMDSCOPE(*)` 2

Poznámky:

- <sup>1</sup> Neplatné na z/OS.
- <sup>2</sup> Platné pouze na z/OS , pokud je správce front členem skupiny sdílení front

### Poznámky k použití RESET QMGR

- Tento příkaz můžete použít k požadavku na to, aby správce front začal zapisovat do nové fyzické oblasti protokolu a učinit z předchozí oblasti protokolu k dispozici zálohu. Viz téma [Aktualizace záložního správce front](#). Alternativně můžete použít tento příkaz k vyžádání, že správce front ukončí aktuální období shromažďování statistiky a запиše shromážděné statistické údaje. Tento příkaz můžete také použít k vynucennému odebrání hierarchického připojení publikování/odběru, pro které je tento správce front nominován buď jako nadřízený objekt, nebo jako podřízený objekt v rámci hierarchického připojení.
- Správce front může odmítnout žádost o zálohu žurnálu zotavení, pokud postup zotavení protokolu zotavení způsobí, že správce front bude v aktivním protokolu krátký.
- Je nepravděpodobné, že použijete RESET QMGR TYPE (PUBSUB) jinak než za výjimečných okolností. Tento podřízený správce front obvykle používá příkaz ALTER QMGR PARENT ('') k odebrání hierarchického připojení.

- Potřebujete-li se odpojit od podřízeného nebo nadřízeného správce front, se kterým se správce front nemohl komunikovat, je třeba zadat příkaz `RESET QMGR TYPE (PUBSUB)` ze správce front. Při použití tohoto příkazu není vzdálený správce front informován o zrušeném připojení. Může být proto nezbytné zadat příkaz `ALTER QMGR PARENT (')` na vzdáleném správci front. Není-li správce front ručně odpojen, je vynuceně odpojen a nadřízený stav je nastaven na `REFUSED`.
- Pokud resetujete nadřízený vztah, zadejte příkaz `ALTER QMGR PARENT (')`, jinak se správce front pokusí znovu zavést připojení, je-li funkce publikování/odběru správce front později povolena.
- Úspěšné dokončení příkazu `RESET QMGR TYPE (PUBSUB)` neznamená, že byla akce dokončena. Chcete-li zkontrolovat skutečné dokončení, prohlédněte si krok `RESET QMGR TYPE (PUBSUB)` v tématu [Kontrola, zda byly dokončeny asynchronní příkazy pro distribuované síť](#).

## Popisy parametrů pro `RESET QMGR`

### TYPE

#### AdvanceLog

Požadavky, které správce front zahájí zápis do nového rozsahu protokolu, což znamená, že předchozí oblast protokolu je k dispozici pro zálohování. Viz téma [Aktualizace záložního správce front](#). Tento příkaz je přijat pouze v případě, že je správce front konfigurován tak, aby používal lineární protokolování.

#### STATISTIKA

Požadavky, které správce front ukončí aktuální období shromažďování statistiky a запиše shromážděné statistické údaje.

#### PubSub

Požaduje, aby správce front zrušil uvedené hierarchické připojení publikování/odběru. Tato hodnota vyžaduje, aby byl zadán jeden z atributů `CHILD` nebo `PARENT`:

#### Podřízený prvek

Název podřízeného správce front, pro který má být vynuceno zrušení hierarchického připojení. Tento atribut se používá pouze s `TYPE (PUBSUB)`. Nelze ji použít společně s `PARENT`.

#### PARENT

Název nadřízeného správce front, pro který má být vynuceno zrušení hierarchického připojení. Tento atribut se používá pouze s `TYPE (PUBSUB)`. Nelze jej použít společně s `CHILD`.

### **CMDSCOPE**

Tento parametr se vztahuje pouze na `z/OS` a určuje, jak se příkaz provádí, když je správce front členem skupiny sdílení front.

`CMDSCOPE` musí být prázdný nebo lokální správce front, pokud je `QSGDISP` nastaveno na `GROUP`.

..

Příkaz bude proveden ve správci front, v němž byl zadán. Tato hodnota je výchozí hodnotou.

#### ***název\_správce\_front***

Příkaz je proveden ve správci front, který jste zadali, pokud je správce front aktivní v rámci skupiny sdílení front.

Můžete zadat jiný název správce front než správce front, v němž byl zadán, pouze v případě, že používáte prostředí sdílené fronty a je-li povolen příkazový server.

\*

Příkaz se provádí na lokálním správci front a je také předán každému aktivnímu správci front ve skupině sdílení front. Nastavení této hodnoty má stejný účinek jako zadání daného příkazu na všech správci front v celé skupině sdílení front.

### **RESETOVAT QSTATS**

Pomocí příkazu `MQSC RESET QSTATS` můžete vykázat údaje o výkonu pro frontu a poté tato data resetovat.

## Použití příkazů MQSC

Informace o tom, jak používat příkazy MQSC, najdete v tématu [Provedení úloh lokální administrace pomocí příkazů MQSC](#).

IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
			2CR

Vysvětlení symbolů ve sloupci z/OS viz [Použití příkazů v systému z/OS](#).

- [Syntaktický diagram](#)
- [“Poznámky k použití pro RESET QSTATS” na stránce 1246](#)
- [“Popisy parametrů pro RESET QSTATS” na stránce 1247](#)


**Synonymum:** žádné

➔ RESET QSTATS — ( — *název\_generický-qname* — ) ➔

Poznámky:

<sup>1</sup> Platné pouze tehdy, je-li správce front členem skupiny sdílení front.

## Poznámky k použití pro RESET QSTATS

1. Pokud existuje více než jedna fronta s názvem, který odpovídá *generickému q-název*, budou všechny tyto fronty resetovány.
2.  Vydejte tento příkaz z aplikace, nikoli konzolu z/OS nebo její ekvivalent, abyste se ujistili, že jsou zaznamenávány statistické informace.
3. Následující informace jsou uchovány pro všechny fronty, a to soukromé i sdílené. V případě sdílených front uchovává každý správce front nezávislou kopii informací:

### MSGIN

Zvýšeno pokaždé, když je zpráva vložena do sdílené fronty

### MSGOUT

Zvýšen při každém odebrání zprávy ze sdílené fronty

### HLOUBKA HLOUBKY

Vypočteno porovnáním aktuální hodnoty pro HIQDEPTH v držení tohoto správce front s novou hloubkou fronty získanou z prostředku Coupling Facility během každé operace vložení. Hloubka fronty je ovlivněna všemi správci front, kteří vkládají zprávy do fronty nebo se z ní dostávají zprávy.

Chcete-li načíst informace a získat úplnou statistiku pro sdílenou frontu, zadejte příkaz **CMDSCOPE (\*)** pro vysílání příkazu všem správčům front v rámci skupiny sdílení front.

Maximální hloubka fronty se blíží maximální hodnotě všech vrácených hodnot HIQDEPTH, celkový počet operací MQPUT se přibližuje součtu všech vrácených hodnot MSGIN a celkový počet operací MQGET se blíží součtu všech vrácených hodnot MSGOUT.

4. Je-li atribut PERFMEV správce front VYPNUTÝ, příkaz selže.

## Popisy parametrů pro RESET QSTATS

### *generický-název-qname*

Název lokální fronty s dispozicí QMGR, COPY nebo SHARED, ale ne GROUP, s daty o výkonu, která mají být resetována.

Koncová hvězdička (\*) odpovídá všem frontám s určeným kmenem, za níž následuje nula nebo více znaků. Hvězdička (\*) ve vlastním souboru uvádí všechny fronty.

Data o výkonu jsou vrácena ve stejném formátu jako parametry vrácené příkazy DISPLAY. Data jsou:

### **QSTATS**

Název fronty

### **QSGDISP**

Dispozice fronty, tj. QMGR, COPY nebo SHARED.

### **ZNOVU NASTAVIT**

Počet sekund od posledního resetování statistiky.

### **HLOUBKA HLOUBKY**

Maximální hloubka fronty od posledního obnovení statistiky.

### **MSG SIN**

Počet zpráv, které byly přidány do fronty pomocí MQPUT a volání MQPUT1 od posledního resetování statistiky.

Počet zahrnuje zprávy přidané do fronty v jednotkách práce, které ještě nebyly potvrzeny, ale počet se nesníží, pokud se jednotky práce později vytou zpět. Maximální zobrazitelná hodnota je 999 999 999; pokud tento počet překročí tuto hodnotu, zobrazí se 999 999 999.

### **MSG SOUT**

Počet zpráv odebraných z fronty destruktivními voláními MQGET (bez procházení) od posledního obnovení statistiky.

Počet zahrnuje zprávy odebrané z fronty v jednotkách práce, které ještě nebyly potvrzeny, ale počet se nesníží, pokud se následně odzálhují jednotky práce. Maximální zobrazitelná hodnota je 999 999 999; pokud tento počet překročí tuto hodnotu, zobrazí se 999 999 999.

### **CMDSCOPE**

Tento parametr určuje způsob provádění příkazu v případě, že je správce front členem skupiny sdílení front.

..

Příkaz bude proveden ve správci front, v němž byl zadán. Toto je výchozí hodnota.

### ***název\_správce\_front***

Příkaz je proveden ve správci front, který jste zadali, pokud je správce front aktivní v rámci skupiny sdílení front.

Název správce front, kde příkaz zadán nebyl, můžete zadat, pouze pokud používáte prostředí skupiny sdílení front a je povolen příkazový server.

\*

Příkaz se provádí na lokálním správci front a je také předán každému aktivnímu správci front ve skupině sdílení front. Tento efekt se shoduje s výsledkem zadání příkazu pro všechny správce front ve skupině sdílení front.

## Příklad výstupu

Následující příklad ukazuje výstup z příkazu v systému z/OS.

```
12.44.16 STC16696 CSQM201I !MQ13 CSQMDRTC  RESET QSTATS DETAILS  902
902          QSTATS(C1CS01.INITQ)
902          QSGDISP(QMGR)
902          RESETINT(43)
```

```

902          HIQDEPTH(0)
902          MSGSIN(0)
902          MSGSOUT(0)
902          END QSTATS DETAILS
12.44.16 STC16696 CSQM201I !MQ13 CSQMDRTC  RESET QSTATS DETAILS  903
903          QSTATS(MQ13.DEAD.QUEUE)
903          QSGDISP(QMGR)
903          RESETINT(43)
903          HIQDEPTH(0)
903          MSGSIN(0)
903          MSGSOUT(0)
903          END QSTATS DETAILS
12.44.16 STC16696 CSQM201I !MQ13 CSQMDRTC  RESET QSTATS DETAILS  904
904          QSTATS(SYSTEM.ADMIN.ACTIVITY.QUEUE)
904          QSGDISP(QMGR)
904          RESETINT(43)
904          HIQDEPTH(0)
904          MSGSIN(0)
904          MSGSOUT(0)

```

## **Resetovat SMDS**

Použijte příkaz MQSC RESET SMDS k úpravě informací o dostupnosti nebo stavu týkajících se jedné nebo více sdílených datových sad zpráv přidružených ke specifické struktuře aplikace.

### Použití příkazů MQSC


Informace o tom, jak používat příkazy MQSC, najdete v tématu [Provedení úloh lokální administrace pomocí příkazů MQSC](#).

IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
			CR

Vysvětlení symbolů ve sloupci z/OS viz [Použití příkazů v systému z/OS](#).

- [Syntaktický diagram](#)
- [“Popisy parametrů pro RESET SMDS” na stránce 1248](#)

#### Synonymum:



### Popisy parametrů pro RESET SMDS

Tento příkaz je podporován pouze v případě, že definice CFSTRUCT aktuálně používá volbu OFFLOAD (SMDS).

#### SMDS ( *název-správce-front* | \* )

Určete správce front, pro který mají být upravovány informace o dostupnosti sdílené datové sady zpráv nebo informace o stavu, nebo hvězdičku, chcete-li upravit informace pro všechny datové sady přidružené k určené kumulativní datové sadě CFSTRUCT.



## **CFSTRUCT (jméno-struktury)**

Určete strukturu aplikace Coupling Facility, pro kterou mají být upravovány informace o dostupnosti nebo stavu pro jednu nebo více sdílených datových sad zpráv.

## **ACCESS (ENABLED | DISABLED)**

Toto klíčové slovo se používá k povolení a zakázání přístupu ke sdílené datové sadě zpráv, zpřístupnění nebo znepřístupnění pro správce front ve skupině.

Toto klíčové slovo je užitečné v případě, že je datová sada sdílených zpráv vyžadována k dočasnému znepřístupnění, například při přesunu na jiný svazek. V této instanci bude klíčové slovo použito k označení datové sady jako ACCESS (DISABLED), což způsobí, že všichni správci front jej obvykle uzavřeli a dealokuje. Je-li datová sada připravena k použití, lze ji označit jako ACCESS (ENABLED) a umožnit správcům front přístup k ní znovu.

## **POVOLENO**

Použijte parametr ENABLED, chcete-li povolit přístup ke sdílené datové sadě zpráv po předchozím zakázání přístupu, nebo k zopakování přístupu po chybě, která způsobila nastavení stavu dostupnosti na ACCESS (SUSPENDED).

## **VYPNUTO**

Použijte parametr DISABLED, abyste označili, že datovou sadu sdílených zpráv nelze použít, dokud se přístup nezmění zpět na hodnotu ENABLED. Všichni správci front, kteří jsou aktuálně připojeni ke sdílené datové sadě zpráv, jsou od něj odpojeni.

## **STAV (SELHAL | OBNOVEN)**

Toto klíčové slovo se používá k určení, že datová sada se sdílenou zprávou vyžaduje obnovu/opravu, nebo aby se STAV datové sady resetoval z FAILED.

Pokud jste zjistili, že datová sada je potřebná pro opravu, lze toto klíčové slovo použít k ručnímu označení datové sady jako STATUS (FAILED). Pokud správce front zjistí, že datová sada vyžaduje opravu, automaticky ji označí jako STATUS (FAILED). Poté, je-li RECOVER CFSTRUCT úspěšně použit k úspěšnému dokončení opravy datové sady, správce front jej automaticky označí jako STATUS (RECOVERED). Je-li pro úspěšnou opravu datové sady použita jiná metoda, lze toto klíčové slovo použít k ručnímu označení datové sady jako STATUS (RECOVERED). Je třeba ručně změnit režim ACCESS, protože se automaticky změní na SUSPENDED, zatímco STAV se NEZDAŘIL a pak zpět na POVOLENO, když je STAV nastaven na hodnotu RECOVERED.

## **NEZDAŘILO SE**

Pomocí parametru FAILED můžete označit, že sdílená datová sada zpráv je třeba obnovit nebo opravit, a neměla by být použita, dokud nebude tato sada dokončena. To je povoleno pouze tehdy, je-li aktuální stav STATUS (ACTIVE) nebo STATUS (RECOVERED). Je-li aktuální stav dostupnosti ACCESS (ENABLED) a není změněn ve stejném příkazu, nastaví se tento parametr ACCESS (SUSPENDED), aby se zabránilo dalším pokusům o použití sdílené datové sady zpráv, dokud nebude opraven. Všichni správci front, kteří jsou aktuálně připojeni ke sdílené datové sadě zpráv, jsou nuceni se od něj odpojit, zavíráním a dealokováním datové sady. Tento stav může být nastaven automaticky, pokud dojde k trvalé chybě I/O při přístupu ke sdílené datové sadě zpráv nebo pokud správce front zjistí, že informace záhlaví v datové sadě jsou neplatné nebo jsou nekonzistentní s aktuálním stavem struktury.

## **Zotaveno**

Pomocí parametru RECOVERED resetujte stav z hodnoty STATUS (FAILED), pokud sdílená datová sada zpráv ve skutečnosti nemusí být obnovena, například pokud byla pouze dočasně nedostupná. Je-li aktuální stav dostupnosti (po jakékoli změně zadané ve stejném příkazu) ACCESS (SUSPENDED), tento parametr ACCESS (ENABLED) umožňuje správcům front umožnit otevření sdílené datové sady zpráv a provedení restartovacího zpracování, po jehož dosažení je stav změněn na STAV (ACTIVE) a ostatní správci front jej mohou znovu použít.

## **Obnovit položku Tpipe**

Pomocí příkazu MQSC RESET TPIPE resetujte opravitelná pořadová čísla pro IMS Tpipe použité mostem IBM MQ - IMS .

## Použití příkazů MQSC

Informace o tom, jak používat příkazy MQSC, najdete v tématu [Provedení úloh lokální administrace pomocí příkazů MQSC](#).

IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
			CR

Vysvětlení symbolů ve sloupci z/OS viz [Použití příkazů v systému z/OS](#).

- [Syntaktický diagram](#)
- [“Poznámky k použití”](#) na stránce 1250
- [“Popisy parametrů pro RESET TPIPE”](#) na stránce 1250

**Synonymum:** Pro tento příkaz neexistuje žádné synonymum.

**Obnovit položku Tpipe**

➔ RESET TPIPE — ( — *název\_tpropojení\_procesů* — ) — XCFMNAME — ( — *název\_členu* — ) ➔

Poznámky:

<sup>1</sup> Platné pouze tehdy, je-li správce front členem skupiny sdílení front.

## Poznámky k použití

1. Tento příkaz se používá jako odezva na chybu resynchronizace nahlášené ve zprávě CSQ2020Ea iniciuje resynchronizaci Tpipe s IMS.
2. Příkaz selže, pokud správce front není připojen k uvedenému členu XCF.
3. Příkaz selže, pokud je správce front připojen k uvedenému členu XCF, ale Tpipe je otevřeno.

## Popisy parametrů pro RESET TPIPE

### ( *název-tpipe* )

Název Tpipe, který má být resetován. To je povinné.

### CMDSCOPE

Tento parametr určuje způsob provádění příkazu v případě, že je správce front členem skupiny sdílení front.

..

Příkaz bude proveden ve správci front, v němž byl zadán. Toto je výchozí hodnota.

### ***název\_správce\_front***

Příkaz je proveden ve správci front, který jste zadali, pokud je správce front aktivní v rámci skupiny sdílení front.

Název správce front, kde příkaz zadán nebyl, můžete zadat, pouze pokud používáte prostředí skupiny sdílení front a je povolen příkazový server.

### **AKCE**

Uvádí, zda se má potvrdit nebo vrátit jakoukoli jednotku zotavení přidruženou k této Tpipe. Toto je nezbytné, pokud existuje taková jednotka zotavení nahlášená ve zprávě CSQ2020E; , jinak je ignorována.

### **COMMIT**

Zprávy z produktu IBM MQ jsou potvrzeny jako již převedené do produktu IMS ; což znamená, že jsou odstraněny z fronty mostu IBM MQ - IMS .

### **odvolání**

Zprávy z IBM MQ se zálohují; to znamená, že jsou vráceny do fronty mostu IBM MQ - IMS .

### **SENDSEQ ( celé\_číslo )**

Nové opravitelné pořadové číslo, které má být nastaveno v Tpipe pro zprávy odeslané IBM MQ a které má být nastaveno jako pořadové číslo příjmu partnera. Musí být hexadecimální a může být až 8 číslic dlouhý a volitelně může být uzavřen do X ' ' . Je volitelný; je-li vynechán, pořadové číslo se nezmění, ale příjmového pořadí partnera se nastaví na pořadové číslo odeslání IBM MQ .

### **RCVSEQ ( celé\_číslo )**

Nové opravitelné pořadové číslo, které má být nastaveno v Tpipe pro zprávy přijaté produktem IBM MQ a které má být nastaveno jako pořadové číslo odesílaného partnera. Musí být hexadecimální a může být až 8 číslic dlouhý a volitelně může být uzavřen do X ' ' . Je volitelný; je-li vynechán, pořadové číslo se nezmění, ale pořadí odeslání partnera je nastaveno na IBM MQ přijmout pořadové číslo.

### **XCFGNAME ( jméno-skupiny )**

Název skupiny XCF, do které patří Tpipe. To je 1 až 8 znaků dlouhé. Je volitelný; je-li vynechán, použije se název skupiny, který je uveden v parametru systému OTMACON.

### **XCFMNAME ( jméno-člena )**

Název člena XCF v rámci skupiny určené parametrem XCFGNAME, do kterého patří Tpipe. Tato hodnota je 1 až 16 znaků dlouhá a je povinná.

## **Vyřešit kanál**

Pomocí příkazu MQSC RESOLVE CHANNEL můžete požádat kanál o potvrzení nebo vrácení neověřených zpráv.

## **Použití příkazů MQSC**

Informace o tom, jak používat příkazy MQSC, najdete v tématu [Provedení úloh lokální administrace pomocí příkazů MQSC](#).


<b>IBM i</b>	<b>SYSTÉM UNIX a Linux</b>	<b>Windows</b>	<b>z/OS</b>
✓	✓	✓	CR

Vysvětlení symbolů ve sloupci z/OS viz [Použití příkazů v systému z/OS](#).

- [Syntaktický diagram](#)
- [“Poznámky k použití pro RESOLVE CHANNE” na stránce 1252](#)
- [“Popisy parametrů pro RESOLVE CHANNEL” na stránce 1252](#)

**Synonymum:** RESOLVE CHL (RES CHL on z/OS )

## Vyřešit kanál



Poznámky:

- <sup>1</sup> Platné pouze na z/OS , pokud je správce front členem skupiny sdílení front.
- <sup>2</sup> Platné pouze na z/OS.

## Poznámky k použití pro RESOLVE CHANNEL

- Tento příkaz se používá, když druhý konec spoje selže během období potvrzení a z nějakého důvodu nelze znovu navázat připojení.
- V této situaci je odesílající konec pochyben o tom, zda byly zprávy přijaty. Všechny zbývající jednotky práce musí být vyřešeny tím, že budou vráceny nebo potvrzeny.
- Není-li určené rozlišení stejné jako vyřešení na přijímajícím konci, zprávy mohou být ztraceny nebo duplikovány.
- **z/OS** V systému z/OS musí být spuštěn příkazový server a inicializátor kanálu.
- Tento příkaz lze použít pouze pro kanály odesílatele (SDR), serveru (SVR) a odesílací kanály klastru (CLUSSDR) (včetně těch, které byly definovány automaticky).
- Existuje-li lokálně definovaný kanál a automaticky definovaný kanál odesílatele klastru se stejným názvem, příkaz se použije pro lokálně definovaný kanál. Pokud neexistuje žádný lokálně definovaný kanál, ale více než jeden automaticky definovaný kanál odesílatele klastru, použije se příkaz na kanál, který byl naposledy přidán do úložiště lokálního správce front.

## Popisy parametrů pro RESOLVE CHANNEL

### (*název-kanálu*)

Název kanálu, pro který mají být zprávy v nejistém stavu vyřešeny. To je povinné.

### AKCE

Určuje, zda se mají potvrdit nebo vrátit neověřené zprávy (je to povinné):

#### COMMIT

Zprávy jsou potvrzeny, to znamená, že jsou odstraněny z přenosové fronty

#### odvolání

Zprávy se zálohují, to znamená, že jsou obnoveny do přenosové fronty

### ► **z/OS** CHLDISP

Tento parametr se vztahuje pouze na z/OS a může mít hodnoty:

- DEFAULT
- PRIVATE
- SHARED

Je-li tento parametr vynechán, použije se hodnota DEFAULT. Toto je převzato z výchozího atributu dispozice kanálu, DEFCDISP, objektu kanálu.

Ve spojení s různými hodnotami parametru CMDSCOPE tento parametr řídí dva typy kanálů:

## SHARED

Přijímající kanál je sdílený, pokud byl spuštěn v reakci na příchozí přenos směřovaný do skupiny sdílení front.

Odesílající kanál je sdílený, pokud je pro přenosovou frontu nastavena volba SDÍLENÁ.

## PRIVATE

Přijímající kanál je soukromý, pokud byl spuštěn jako odezva na příchozí přenos směřovaný do správce front.

Odesílající kanál je soukromý, má-li jeho přenosová fronta jinou povahu než SHARED.

**Poznámka:** Tato dispozice **není** související s dispozicí nastavenou dispozicí skupiny sdílení front definice kanálu.

Kombinace parametrů CHLDISP a CMDSCOPE také řídí, ze kterého správce front je kanál provozovaný. Možné volby jsou:

- V lokálním správci front, ve kterém je příkaz zadán.
- Na jiném specifickém pojmenovaném správci front ve skupině.

Různé kombinace CHLDISP a CMDSCOPE jsou shrnuty v následující tabulce:

CHLDISP	CMDSCOPE () nebo CMDSCOPE (local-qmgr)	CMDSCOPE (qmgr-name)
PRIVATE	Vyřešit soukromý kanál v lokálním správci front	Vyřešit soukromý kanál ve jmenovaném správci front
SHARED	Vyřeší se sdílený kanál ve všech aktivních správcích front.  To může automaticky generovat příkaz pomocí CMDSCOPE a odeslat jej do odpovídajícího správce front. Pokud neexistuje žádná definice pro kanál ve správci front, do kterého je příkaz odeslán, nebo pokud je definice pro příkaz nevhodná, příkaz selže.  Definice kanálu ve správci front, ve které je zadán příkaz, může být použit k určení cílového správce front, ve kterém je příkaz skutečně spuštěn. Proto je důležité, aby definice kanálů byly konzistentní. Nekonzistentní definice kanálů mohou vést k neočekávanému chování příkazu.	Nepovoleno

## CMDSCOPE

Tento parametr se vztahuje pouze na z/OS a určuje, jak se příkaz provádí, když je správce front členem skupiny sdílení front.

Je-li hodnota CHLDISP nastavena na hodnotu SHARED, CMDSCOPE musí být prázdný nebo lokální správce front.

••

Příkaz bude proveden ve správci front, v němž byl zadán. Toto je výchozí hodnota.

### ***název\_správce\_front***

Příkaz je proveden ve správci front, který jste zadali, pokud je správce front aktivní v rámci skupiny sdílení front.

Název správce front lze zadat pouze v případě, že používáte prostředí skupiny sdílení front, a je-li povolen příkazový server.

## z/OS Vyřešit nejisté položky

Použijte příkaz MQSC RESOLVE INDOUBT k vyřešení podprocesů nepochybných, protože produkt IBM MQ nebo správce transakcí je nemohl vyřešit automaticky.

### Použití příkazů MQSC

Informace o tom, jak používat příkazy MQSC, najdete v tématu [Provedení úloh lokální administrace pomocí příkazů MQSC](#).

IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
			2CR

Vysvětlení symbolů ve sloupci z/OS viz [Použití příkazů v systému z/OS](#).

- Syntaktický diagram
- “Poznámky k použití” na stránce 1254
- “Popisy parametrů pro RESOLVE INDOUBT” na stránce 1254

**Synonymum:** IND RES

**Vyřešit nejisté položky**

► RESOLVE INDOUBT — ( — *jméno-připojení* — ) — ACTION — ( — COMMIT — ) — ( — BACKOUT — ) —►

► NID — ( — \* — ) —►

◀ — , —◀

ID-sítě

► ———— CMDSCOPE(' ') ————►

► ———— CMDSCOPE — ( — *název\_správce\_front* — ) <sup>1</sup> ————►

► ———— QMNAME — ( — *qmgr* — ) ————►

Poznámky:

<sup>1</sup> Platné pouze tehdy, je-li správce front členem skupiny sdílení front.

### Poznámky k použití

Tento příkaz se nevztahuje na jednotky zotavení přidružené k dávkovým aplikacím nebo aplikacím TSO, pokud nepoužíváte adaptér RRS.

### Popisy parametrů pro RESOLVE INDOUBT

#### (*název-připojení*)

1 až 8 znaků názvu připojení.

- Pro připojení produktu CICS je to CICS applid.
- Pro připojení adaptéru IMS se jedná o název úlohy řídicí oblasti IMS .
- Pro připojení mostu IMS se jedná o název správce front produktu IBM MQ .
- Pro připojení RRS je to RRSBATCH.

- Pro připojení CHIN se jedná o název inicializátoru kanálu IBM MQ .

#### AKCE

Určuje, zda mají být potvrzeny nebo zazálohovat podprocesy typu in-doubt:

#### COMMIT

Potvrdí podprocesy

#### odvolání

Zálohuje podprocesy

#### CMDSCOPE

Tento parametr určuje způsob provádění příkazu v případě, že je správce front členem skupiny sdílení front.

..

Příkaz bude proveden ve správci front, v němž byl zadán. Toto je výchozí hodnota.

#### ***název\_správce\_front***

Příkaz je proveden ve správci front, který jste zadali, pokud je správce front aktivní v rámci skupiny sdílení front.

Název správce front, kde příkaz zadán nebyl, můžete zadat, pouze pokud používáte prostředí skupiny sdílení front a je povolen příkazový server.

#### NID

Identifikátor původu. Určuje vlákno nebo vlákna, která mají být rozlišena.

#### ( ***origin-id*** )

To je vráceno příkazem DISPLAY CONN a má tvar *origin-node* . *origin-urid* , kde:

- *origin-node* identifikuje původce podprocesu, kromě RRSBATCH, kde je vynechán.
- *origin-urid* je hexadecimální číslo přiřazené jednotce zotavení původním systémem, aby bylo možné rozlišit specifické vlákno.

Je-li zadán parametr *origin-node* , musí být mezi ní tečka (.) a *origin-urid* .

#### (\*)

Interpretuje všechny podprocesy přidružené k připojení.

#### QMNAME

Určuje, že pokud je určený správce front NEAKTIVNÍ, má produkt IBM MQ vyhledávat informace ve spojovacím zařízení v části týkající se jednotek práce provedených indikovaným správcem front, které odpovídají názvu připojení a identifikátoru původu.

Vyhovující jednotky práce jsou buď potvrzeny, nebo vráceny podle uvedené ACTION.

Tento příkaz řeší pouze sdílenou část jednotky práce.

Vzhledem k tomu, že správce front je nutně neaktivní, jsou lokální zprávy nedotčeny a zůstanou uzamčeny, dokud se správce front nerestartuje nebo po restartování se připojí ke správci transakcí.

Příklady:

```
RESOLVE INDOUBT(CICSA) ACTION(COMMIT) NID(CICSA.ABCDEF0123456789)
RESOLVE INDOUBT(CICSA) ACTION(BACKOUT) NID(*)
```


## OBNOVIT SPRÁVCE FRONT

Pomocí příkazu MQSC RESUME QMGR informujte ostatní správce front v klastru o tom, že lokální správce front je opět k dispozici pro zpracování a může mu být odesílány zprávy. Opřeje akci příkazu SUSPEND QMGR.

## Použití příkazů MQSC

Informace o tom, jak používat příkazy MQSC, najdete v tématu [Provedení úloh lokální administrace pomocí příkazů MQSC](#).

IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
✓	✓	✓	Viz <a href="#">“Použití RESUME QMGR v systému z/OS”</a> na stránce 1256

- [Syntaktický diagram](#)
-  [“Použití RESUME QMGR v systému z/OS”](#) na stránce 1256
- [“Poznámky k použití”](#) na stránce 1256
- [“Popisy parametrů pro RESUME QMGR”](#) na stránce 1257

**Synonymum:** žádné

**OBNOVIT SPRÁVCE FRONT**

➔ RESUME QMGR

CLUSTER — (název\_klastru) —➔

CLUSNL — (nlname) —➔

FACILITY — ( — DB2 — ) <sup>1</sup>

IMSBRIDGE —

LOG <sup>1</sup>

CMDSCOPE(' ') —➔ <sup>1</sup>

CMDSCOPE — ( — název\_správce\_front — ) <sup>2</sup>

Poznámky:

<sup>1</sup> Platné pouze na z/OS.

<sup>2</sup> Platné pouze na IBM MQ for z/OS , pokud je správce front členem skupiny sdílení front.

## Použití RESUME QMGR v systému z/OS



RESUME QMGR lze použít na z/OS. V závislosti na parametrech použitých v příkazu může být vydáván z různých zdrojů. Vysvětlení symbolů v této tabulce viz [“Použití příkazů v systému z/OS”](#) na stránce 632.

Příkaz	Zdroje příkazů	Notes
OBNOVIT KLASTR PROGRAMU QMGR/CLUNL	CR	Ujistěte se, že je spuštěn inicializátor kanálu
OBNOVIT PROSTŘEDEK QMGR	CR	
OBNOVIT PROTOKOL QMGR	C	

## Poznámky k použití

1. V systému Systémy SYSTÉM UNIX je příkaz platný pouze v systému AIX, HP-UX, Linuxu Solaris.
2. Pokud na z/OS definujete CLUSTER nebo CLUSNL:
  - a. Příkaz selže, pokud inicializátor kanálu nebyl spuštěn.



- b. Všechny chyby se nahlašují na konzole v systému, kde je spuštěn inicializátor kanálu; nejsou hlášeny systému, který příkaz vydal.
3. V systému z/OS můžete zadat příkazy RESUME QMGR CLUSTER (*název\_klastru*) nebo RESUME QMGR FACILITY z umístění CSQINP2.
  4. Tento příkaz, s parametry CLUSTER a CLUSNL, **není** k dispozici ve zjednodušeném tvaru funkce IBM MQ for z/OS dodaném s WebSphere Application Server.
  5. V systému z/OS jsou příkazy SUSPEND QMGR a RESUME QMGR podporovány pouze prostřednictvím konzoly. Všechny ostatní příkazy SUSPEND a RESUME jsou však podporovány prostřednictvím konzoly a příkazového serveru.

## Popisy parametrů pro RESUME QMGR

### CLUSTER (*název klastru*)

Název klastru, pro který má být obnovena dostupnost.

### CLUSNL (*nlname*)

Název seznamu názvů určujícího seznam klastrů, pro které má být obnovena dostupnost.

### Poskytovaná služba

Uvádí zařízení, na které se má znovu navázat spojení.

#### Db2

Znovu naváže spojení s Db2.

#### IMSMOST

Pokračuje v běžné aktivitě mostu IMS .

Tento parametr je platný pouze pro z/OS.

### LOG

Pokračuje v protokolování a aktualizaci aktivity pro správce front, který byl pozastaven předchozím příkazem SUSPEND QMGR. Platí pouze pro z/OS . Je-li určen parametr LOG, lze příkaz zadat pouze z konzoly produktu z/OS .

### CMDSCOPE

Tento parametr se vztahuje pouze na z/OS a určuje, jak se příkaz provádí, když je správce front členem skupiny sdílení front.

..

Příkaz bude proveden ve správci front, v němž byl zadán. Toto je výchozí hodnota.

### *název\_správce\_front*

Příkaz je proveden ve správci front, který jste zadali, pokud je správce front aktivní v rámci skupiny sdílení front.

Název správce front, kde příkaz zadán nebyl, můžete zadat, pouze pokud používáte prostředí skupiny sdílení front a je povolen příkazový server.

## ZABEZPEČENÍ OVĚŘENÍ

Použijte příkaz MQSC RVERIFY SECURITY, abyste nastavili příznak opakovaného ověření pro všechny uvedené uživatele. Uživatel je znovu ověřen při příští kontrole zabezpečení tohoto uživatele.

## Použití příkazů MQSC

Informace o tom, jak používat příkazy MQSC, najdete v tématu [Provedení úloh lokální administrace pomocí příkazů MQSC](#).


IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
			2CR

Vysvětlení symbolů ve sloupci z/OS viz [Použití příkazů v systému z/OS](#).

- Syntaktický diagram
- “Popisy parametrů pro ZABEZPEČENÍ BEZPEČNOSTI” na stránce 1258

**Synonymum:** REV SEC

REVERIFY SECURITY je další synonymum pro RVERIFY SECURITY



## Popisy parametrů pro ZABEZPEČENÍ BEZPEČNOSTI

### (*userid*s ...)

Je třeba určit jedno nebo více ID uživatele. Každé uvedené ID uživatele je odhlášen a znovu se přihlašte znovu, až bude příště vydán požadavek jménem tohoto uživatele, který vyžaduje kontrolu zabezpečení.

### CMDSCOPE

Tento parametr určuje způsob provádění příkazu v případě, že je správce front členem skupiny sdílení front.

CMDSCOPE nelze použít pro příkazy vydané od první vstupní datové sady inicializace CSQINP1.

..

Příkaz bude proveden ve správcí front, v němž byl zadán. Toto je výchozí hodnota.

### *název\_správce\_front*

Příkaz je proveden ve správcí front, který jste zadali, pokud je správce front aktivní v rámci skupiny sdílení front.

Název správce front, kde příkaz zadán nebyl, můžete zadat, pouze pokud používáte prostředí skupiny sdílení front a je povolen příkazový server.

\*

Příkaz se provádí na lokálním správcí front a je také předán každému aktivnímu správcí front ve skupině sdílení front. Tento efekt se shoduje s výsledkem zadání příkazu pro všechny správce front ve skupině sdílení front.

## Nastavit archiv

Použijte příkaz MQSC SET ARCHIVE pro dynamické změny určitých hodnot parametrů systému archivace, které jsou na začátku nastaveny modulem parametrů systému při spuštění správce front.

### Použití příkazů MQSC


Informace o tom, jak používat příkazy MQSC, najdete v tématu [Provedení úloh lokální administrace pomocí příkazů MQSC](#).

IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
			12CR

Vysvětlení symbolů ve sloupci z/OS viz [Použití příkazů v systému z/OS](#).

- [Syntaktický diagram](#)
- [“Poznámky k použití pro SET ARCHIVE” na stránce 1260](#)
- [“Popisy parametrů pro SET ARCHIVE” na stránce 1260](#)
- [“Blok parametrů” na stránce 1260](#)

**Synonymum:** SET ARC



## Poznámky k použití pro SET ARCHIVE

1. Nové hodnoty budou použity při dalším odlehčování protokolu archivace.
2. Správce front vezme hodnoty v ZPARM, takže se hodnoty **SET ARCHIVE** použité v předchozím cyklu ztratí.

Chcete-li hodnoty trvale změnit, buď změňte parametry CSQ6SYSP , a znovu vygenerujte modul parametrů, nebo vložte příkazy **SET ARCHIVE** do datové sady ve zřetězení CSQINP2 .

## Popisy parametrů pro SET ARCHIVE

### CMDSCOPE

Tento parametr se vztahuje pouze na z/OS a určuje, jak se příkaz provádí, když je správce front členem skupiny sdílení front.

CMDSCOPE nelze použít pro příkazy vydané od první vstupní datové sady inicializace CSQINP1.

''

Příkaz bude proveden ve správci front, v němž byl zadán. Toto je výchozí hodnota.

#### ***název\_správce\_front***

Příkaz je proveden ve správci front, který jste zadali, pokud je správce front aktivní v rámci skupiny sdílení front.

Můžete zadat název správce front jiného než správce front, v němž byl zadán, pouze v případě, že používáte prostředí skupiny sdílení front, a je-li povolen příkazový server.

CMDSCOPE (*qmgr-name*) nemůžete použít pro příkazy vydané od první vstupní datové sady inicializace, CSQINP1.

\*

Příkaz se provádí na lokálním správci front a je také předán každému aktivnímu správci front ve skupině sdílení front. Tento efekt se shoduje s výsledkem zadání příkazu pro všechny správce front ve skupině sdílení front.

CMDSCOPE (\*) nemůžete použít pro příkazy vydané z CSQINP1.

### DEFAULT

Resetuje všechny parametry systému archivu na hodnoty nastavené při spuštění správce front.

## Blok parametrů

 Úplný popis těchto parametrů naleznete v tématu [Použití CSQ6ARVP](#).

Blok parametru je jeden nebo více z následujících parametrů, které chcete změnit:

### ALCUNIT

Uvádí jednotku, ve které jsou prováděny alokace primárního a sekundárního prostoru.

Zadejte jednu z následujících možností:

#### **CYL**

Válce

#### **TRK**

Stopy

#### **BLK**

Bloky

### ARCPFX1

Uvádí předponu pro název první datové sady archivního protokolu.

Podívejte se na parametr [TSTAMP](#) pro popis způsobu pojmenování datových sad a omezení délky ARCPFX1.

## ARCPFX2


Uvádí předponu pro název druhé datové sady archivního protokolu.

Podívejte se na parametr TSTAMP pro popis způsobu pojmenování datových sad a omezení délky ARCPFX2.

## ARCRETN

Uvádí období uchování, ve dnech, které má být použito při vytvoření datové sady protokolu archivace.

Parametr musí být v rozsahu nula-9999.

 Další informace o zrušení datových sad protokolu archivace naleznete v tématu Vyřazování datových sad protokolu archivace.

## ARCWRTC

Uvádí seznam směrovacích kódů z/OS pro zprávy o datových sadách protokolu archivace na operátora.

Uvedte až 14 směrovacích kódů, každý s hodnotou v rozsahu od 1 do 16. Je třeba určit alespoň jeden kód. Oddělte kódy v seznamu čárkami, nikoli mezerami.

Další informace o kódech směrování příkazu z/OS naleznete v příručce *MVS Routing and Descriptor Codes*.

## ARCWTOR

Uvádí, zda se má odeslat zpráva operátorovi a před pokusem o připojení datové sady archivního protokolu se odešle zpráva.

Ostatní uživatelé produktu IBM MQ by mohli být nuceni počkat, než bude datová sada připojena, pokud však produkt IBM MQ čeká na odezvu na zprávu, nemá to na ně vliv.

Uvedte buď:

### YES

Zařízení potřebuje dlouhou dobu k připojení datových sad protokolu archivu. Například pásková jednotka. (Synonymum je **Y**.)

### NO

Zařízení nemá dlouhé prodlevy. Například DASD. (Synonymum je **N**.)

## BLKSIZE

Určuje velikost bloku datové sady protokolu archivu. Velikost bloku, kterou uvedete, musí být kompatibilní s typem zařízení, které jste uvedli v parametru UNIT.

Parametr musí být v rozsahu 4 097 až 28 672. Hodnota, kterou zadáte, je zaokrouhlena na násobek hodnoty 4 096.

Tento parametr je ignorován u datových sad, které jsou spravovány subsystémem SMS (storage management subsystem).

## CATALOG

Uvádí, zda jsou datové sady protokolu archivace katalogovány v primárním katalogu ICF (integrated catalog facility).

Uvedte buď:

### NO

Archivní datové sady protokolu nejsou katalogizovány. (Synonymum je **N**.)

### YES

Archivní datové sady protokolu jsou katalogizovány. (Synonymum je **Y**.)

## COMPACT

Uvádí, zda data zapisovaná do protokolů archivu mají být optimalizována. Tato možnost se používá u zařízení 3480 nebo 3490 s funkcí IDRC (Improved Data Recording Capability). Pokud je tato funkce zapnuta, zapisuje hardware v páskové řídicí jednotce data s daleko vyšší hustotou, než je obvyklé, což umožňuje na každém nosiči uložit více dat. Uvedte NO, pokud nepoužíváte zařízení 3480 s funkcí IDRC nebo základní model 3490, s výjimkou 3490E. Uvedte ANO, pokud chcete, aby data byla zhuštěna.

Uveďte buď:

**NO**

Nekompaktujte datové sady. (Synonymum je **N.**)

**YES**

Optimalizujte datové sady. (Synonymum je **Y.**)

**PRIQTY**

Určuje přidělení primárního prostoru pro datové sady DASD v systému ALCUNITs.

Hodnota musí být větší než nula.

Tato hodnota musí být dostatečná pro kopii datové sady protokolu nebo odpovídající BSDS, podle toho, která z těchto hodnot je větší.

**PROTECT**

Uvádí, zda mají být datové sady protokolu archivace chráněny diskretními profily ESM (externího správce zabezpečení) při vytváření datových sad.

Uveďte buď:

**NO**

Profily nejsou vytvářeny. (Synonymum je **N.**)

**YES**

Diskretní profily datové sady jsou vytvářeny při odlehčování protokolů. (Synonymum je **Y.**)  
Uvedete-li ANO:

- Ochrana ESM musí být aktivní pro IBM MQ.
- ID uživatele přidružené k adresnímu prostoru IBM MQ musí mít oprávnění k vytváření těchto profilů.
- Pokud archivujete na pásku, musí být třída TAPEVOL aktivní.

Jinak dojde k selhání odlehčování.

**QUIESCE**

Uvádí maximální dobu v sekundách povolenou pro uvedení do klidového stavu, když je vydán příkaz ARCHIVE LOG s uvedeným MODE QUIESCE.

Parametr musí být v rozsahu od 1 do 999.

**SECQTY**

Určuje alokaci sekundárního prostoru pro datové sady DASD v systému ALCUNITs.

Parametr musí být větší než nula.

**TSTAMP**

Uvádí, zda název datové sady protokolu archivace obsahuje časovou značku.

Uveďte buď:

**NO**

Názvy nezahrnujte časovou značku. (Synonymum je **N.**) Datové sady protokolu archivace jsou pojmenovány:

```
arcpxi.A nnnnnn
```

Kde *arcpxi* je předpona názvu datové sady zadaná pomocí ARCPFX1 nebo ARCPFX2. *arcpxi* může mít až 35 znaků.

**YES**

Názvy obsahují časové razítko. (Synonymum je **Y.**) Datové sady protokolu archivace jsou pojmenovány:

```
arcpxi.cyyddd.T hhmsst.A nnnnnn
```

kde c je 'D' pro roky až do roku 1999 nebo 'E' pro rok 2000 a novější a *arcpxi* je předpona názvu datové sady zadaná pomocí ARCPFX1 nebo ARCPFX2. *arcpxi* může mít až 19 znaků.

#### EXT

Názvy obsahují časové razítko. Datové sady protokolu archivace jsou pojmenovány:

```
arcpxi.D yyyydd.T hhmsst.A nnnnnn
```

Kde *arcpxi* je předpona názvu datové sady zadaná pomocí ARCPFX1 nebo ARCPFX2. *arcpxi* může mít až 17 znaků.

#### UNIT

Uvádí typ zařízení nebo název jednotky zařízení, které se používá k uložení první kopie datové sady archivního protokolu.

Uved'te typ zařízení nebo název jednotky 1 až 8 znaků.

Pokud archivujete do DASD, můžete uvést generický typ zařízení s omezeným rozsahem svazků.

#### UNIT2

Uvádí typ zařízení nebo název jednotky zařízení, které se používá k uložení druhé kopie datových sad protokolu archivace.

Uved'te typ zařízení nebo název jednotky 1 až 8 znaků.

Je-li tento parametr prázdný, použije se hodnota nastavená pro parametr UNIT.

## SET AUTHREC

Příkaz MQSC SET AUTHREC použijte k nastavení záznamů oprávnění přidružených k názvu profilu.

## Použití příkazů MQSC


Informace o tom, jak používat příkazy MQSC, najdete v tématu [Provedení úloh lokální administrace pomocí příkazů MQSC](#).

IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
✓	✓	✓	

- [Syntaktický diagram](#)
- [“Popisy parametrů” na stránce 1265](#)
- [Poznámky k použití příkazu SET AUTHREC](#)

Další informace o volbách, které lze vybrat, naleznete v příručce [“setmqaut” na stránce 125](#).

# SET AUTHREC





## Popisy parametrů

### PROFILE (*jméno-profilu*)

Název objektu nebo generický profil, pro který se mají zobrazit záznamy oprávnění. Tento parametr je povinný, pokud argument **OBJTYPE** není QMGR, v takovém případě jej lze vynechat.

Další informace o generických profilech a zástupných znacích najdete v tématu [Použití generických profilů OAM v systémech SYSTÉM UNIX, Linuxu Okna](#).

### OBJTYPE

Typ objektu, na který se odkazuje profil. Uveďte jednu z následujících hodnot:

#### AUTHINFO

Záznam ověřovacích informací

#### CHANNEL

Kanál

#### CLNTCONN

Kanál připojení klienta

#### COMMINFO

Objekt informací o komunikaci

#### LISTENER

Modul listener

#### NAMELIST

Seznam názvů

#### PROCES

Proces

#### QUEUE

Fronta

#### QMGR

Správce front

#### RQMNAME

Vzdálený správce front

#### SERVICE

Služba

#### TOPIC

Téma

### PRINCIPAL (*název-činitele*)

Hlavní název. Jedná se o jméno uživatele, pro kterého se mají nastavit záznamy oprávnění pro uvedený profil. V systému IBM MQ for Windows může název činitele volitelně obsahovat název domény určený v tomto formátu: `user@domain`.

Musíte uvést buď PRINCIPAL, nebo GROUP.

### GROUP (*název-skupiny*)

Název skupiny. Jedná se o jméno skupiny uživatelů, pro kterou se mají nastavit záznamy oprávnění pro uvedený profil. Můžete uvést pouze jedno jméno a musí se jednat o název existující skupiny uživatelů.

**Windows** Pouze pro produkt IBM MQ for Windows může název skupiny volitelně obsahovat název domény, který je zadán v následujícím formátu:

```
GroupName@domain
```

Musíte uvést buď PRINCIPAL, nebo GROUP.

### AUTHADD

Seznam autorizací, které se mají přidat do záznamů oprávnění. Určete libovolnou kombinaci následujících hodnot:

**ŽÁDNÉ**

Žádná autorizace

**altusr**

Určení alternativního ID uživatele pro volání MQI

**BROWSE**

Načtení zprávy z fronty zadáním volání příkazu **MQGET** s volbou BROWSE .

**chg**

Změnit atributy určeného objektu pomocí příslušné sady příkazů

**CLR**

Vymazat frontu nebo téma

**CONNECT**

Připojit aplikaci ke správci front zadáním volání **MQCONN**

**CRT**

Vytvoření objektů určeného typu pomocí příslušné sady příkazů

**DLT**

Odstraňte uvedený objekt pomocí příslušné sady příkazů

**dsp**

Zobrazit atributy uvedeného objektu pomocí příslušné sady příkazů

**GET**

Načtení zprávy z fronty zadáním volání příkazu **MQGET** .

**inq**

Vytvoření dotazu pro určitou frontu zadáním volání **MQINQ**

**PUT**

Vložit zprávu do určité fronty vyvoláním volání **MQPUT**

**passall**

Předat celý kontext

**passid**

Předat kontext identity

**SET**

Nastavit atributy ve frontě zadáním volání **MQSET**

**setall**

Nastavit celý kontext ve frontě

**SETID**

Nastavit kontext identity ve frontě

**SUB**

Vytvoření, změna nebo obnovení odběru pro téma pomocí volání produktu **MQSUB**

**RESUME**

Obnovit odběr pomocí volání MQSUB

**PUB**

Publikování zprávy v rámci tématu pomocí volání funkce **MQPUT**

**SYSTÉM**

Udělit oprávnění k činitelům nebo skupinám, které mají oprávnění provádět privilegované operace ve správci front, pro interní systémové operace.

**Ctrl**

Spuštění a zastavení uvedeného kanálu, modulu listener nebo služby a příkazu ping na určený kanál

**Ctrlx**

Resetovat nebo vyřešit určený kanál

**ALL**

Použít všechny operace související s objektem

Oprávnění all se rovná sjednocení oprávnění alladm, allmqia system odpovídající danému typu objektu.

#### **ALSADM**

Provádět všechny administrační operace související s objektem.

#### **ALLMQI**

Použít všechna volání MQI relevantní pro daný objekt

#### **AUTHRMV**

Seznam oprávnění k odebrání ze záznamů oprávnění. Určete libovolnou kombinaci následujících hodnot:

#### **ŽÁDNÉ**

Žádná autorizace

#### **altusr**

Určení alternativního ID uživatele pro volání MQI

#### **BROWSE**

Načtení zprávy z fronty zadáním volání příkazu **MQGET** s volbou BROWSE .

#### **chg**

Změnit atributy určeného objektu pomocí příslušné sady příkazů

#### **CLR**

Vymazat frontu nebo téma

#### **CONNECT**

Připojit aplikaci ke správci front zadáním volání **MQCONN**

#### **CRT**

Vytvoření objektů určeného typu pomocí příslušné sady příkazů

#### **DLT**

Odstraňte uvedený objekt pomocí příslušné sady příkazů

#### **dsp**

Zobrazit atributy uvedeného objektu pomocí příslušné sady příkazů

#### **GET**

Načtení zprávy z fronty zadáním volání příkazu **MQGET** .

#### **inq**

Vytvoření dotazu pro určitou frontu zadáním volání **MQINQ**

#### **PUT**

Vložit zprávu do určité fronty vyvoláním volání **MQPUT**

#### **passall**

Předat celý kontext

#### **passid**

Předat kontext identity

#### **SET**

Nastavit atributy ve frontě zadáním volání **MQSET**

#### **setall**

Nastavit celý kontext ve frontě

#### **SETID**

Nastavit kontext identity ve frontě

#### **SUB**

Vytvoření, změna nebo obnovení odběru pro téma pomocí volání produktu **MQSUB**

#### **RESUME**

Obnovit odběr pomocí volání **MQSUB**

#### **PUB**

Publikování zprávy v rámci tématu pomocí volání funkce **MQPUT**

## SYSTÉM

Použit správce front pro interní systémové operace

## Ctrl

Spuštění a zastavení uvedeného kanálu, modulu listener nebo služby a příkazu ping na určený kanál

## Ctrlx

Resetovat nebo vyřešit určený kanál

## ALL

Použit všechny operace související s objektem

Oprávnění all se rovná sjednocení oprávnění alladm, allmqia system odpovídající danému typu objektu.

## ALSADM

Provádět všechny administrační operace související s objektem.

## ALLMQI

Použit všechna volání MQI relevantní pro daný objekt

**Poznámka:** Chcete-li použít oprávnění SETID nebo SETALL, autorizace musí být udělena jak pro příslušný objekt fronty, tak i pro objekt správce front.

## SERVCOMP (*service-component*)

Název služby autorizace, pro kterou mají být informace nastaveny.

Zadáte-li tento parametr, bude uvádět název autorizační služby, na kterou se autorizace vztahuje.

Pokud tento parametr vynecháte, záznam oprávnění se nastaví pomocí zaregistrovaných autorizačních služeb na oplátku v souladu s pravidly pro řetězení autorizačních služeb.

## Poznámky k použití příkazu SET AUTHREC

Seznam oprávnění pro přidání a seznam oprávnění pro odebrání se nesmí překrývat. Nemůžete například přidat oprávnění pro zobrazení a odebrat oprávnění pro zobrazení v jednom příkazu. Toto pravidlo platí i v případě, že jsou oprávnění vyjádřena různými volbami. Například následující příkaz se nezdaří, protože oprávnění DSP se překrývá s oprávněním ALLADM:

```
SET AUTHREC PROFILE(*) OBJTYPE(Queue) PRINCIPAL(PRINC01) AUTHADD(DSP) AUTHRMV(ALLADM)
```

Výjimkou z tohoto chování je oprávnění ALL. Následující příkaz nejprve přidá oprávnění ALL, a pak odebere oprávnění SETID:

```
SET AUTHREC PROFILE(*) OBJTYPE(Queue) PRINCIPAL(PRINC01) AUTHADD(ALL) AUTHRMV(SETID)
```

Následující příkaz nejprve odebere oprávnění ALL, a pak přidá oprávnění DSP:

```
SET AUTHREC PROFILE(*) OBJTYPE(Queue) PRINCIPAL(PRINC01) AUTHADD(DSP) AUTHRMV(ALL)
```

Bez ohledu na pořadí, v jakém je oprávnění v příkazu zadáno, se oprávnění ALL zpracuje vždy jako první.

## SET CHLAUTH

Použijte příkaz MQSC SET CHLAUTH pro vytvoření nebo úpravu záznamu ověření kanálu.


## Použití příkazů MQSC


Informace o tom, jak používat příkazy MQSC, najdete v tématu [Provedení úloh lokální administrace pomocí příkazů MQSC](#).

IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
✓	✓	✓	2CR

Vysvětlení symbolů ve sloupci z/OS viz [Použití příkazů v systému z/OS](#).

- [Syntaktický diagram](#)
- [Poznámky k používání](#)
- [Parametry](#)





## Poznámky k použití

Následující tabulka ukazuje, které parametry jsou platné pro každou hodnotu **ACTION**:

Parametr	Akce		
	ADD nebo REPLACE	REMOVE	ODSTRANIT VŠE
CHLAUTH	✓	✓	✓
TYPE	✓	✓	✓
► z/OS	✓	✓	✓
► z/OS			
CMDSCOPE			
AKCE	✓	✓	✓
ADDRESS	✓	✓	

Parametr	Akce		
	ADD nebo REPLACE	REMOVE	ODSTRANIT VŠE
ADDRLIST	✓	✓	
CHCKCLNT	✓		
CLNTUSER	✓	✓	
MCAUSER	✓		
QMNAME	✓	✓	
SSLCERTI	✓	✓	
SSLPEER	✓	✓	
USERLIST	✓	✓	
USERSRC	✓		
WARN	✓		
DESCR	✓		

Všimněte si následujícího:

- Pravidla CHLAUTH lze použít pro všechny kanály
- Pravidla USERMAP jsou platná, pouze pro kanály připojení k serveru.
- Změny, jako např. mapování MCAUSER kanálu, se projeví až při spuštění kanálu.

Proto je-li kanál již spuštěn, musí být tento kanál zastaven a restartován, aby se změny pravidla CHLAUTH projevíly.

## Parametry

### *channel-profile-name*

Název kanálu nebo sady kanálů, pro které nastavujete konfiguraci ověření kanálu. Můžete použít jednu nebo více hvězdiček (\*), v libovolné pozici, jako zástupné znaky pro uvedení sady kanálů. Nastavíte-li **TYPE** na BLOCKADDR, musíte nastavit generický název kanálu na jednu hvězdičku, která odpovídá všem názvům kanálů. Na z/OS musí být generický název kanálu v uvozovkách, obsahuje-li hvězdičku.

### **TYPE**

Argument **TYPE** musí následovat za parametrem **channel-profile-name**.

Typ záznamu ověření kanálu, pro který chcete nastavit povolené podrobnosti partnera nebo mapování na MCAUSER. Tento parametr je požadovaný. Lze použít následující hodnoty:

#### **BlockUser**

Tento záznam ověření kanálu zabrání uvedenému uživateli nebo uživatelům v připojení. Parametr BLOCKUSER musí být doprovázen parametrem USERLIST.

#### **BlockAddr**

Tento záznam ověření kanálu brání připojení z uvedené adresy IP nebo adres. Parametr BLOCKADDR musí být doprovázen příkazem ADDRLIST. BLOCKADDR pracuje na modulu listener, než je znám název kanálu.

#### **SSLPEERMAP**

Tento záznam ověřování kanálu mapuje rozlišující názvy (DN) SSL nebo TLS do hodnot MCAUSER. Parametr SSLPEERMAP musí být doprovázen parametrem SSLPEER.

### AddressMap

Tento záznam ověření kanálu mapuje adresy IP na hodnoty MCAUSER. Parametr ADDRESSMAP musí být doprovázen parametrem ADDRESS. ADDRESSMAP pracuje na kanálu.

### UserMap

Tento záznam ověření kanálu mapuje deklarovaná ID uživatele na hodnoty MCAUSER. Parametr USERMAP musí být doprovázen hodnotou CLNTUSER.

### QmgrMap

Tento záznam ověření kanálu mapuje názvy vzdálených správců front na hodnoty MCAUSER. Parametr QMGRMAP musí být doprovázen parametrem QMNAME.

## AKCE

Akce, která se má provést na záznamu ověření kanálu. Platné jsou tyto hodnoty:

### PŘIDAT

Přidejte uvedenou konfiguraci do záznamu ověření kanálu. Toto je výchozí hodnota.

Pro typy SSLPEERMAP, ADDRESSMAP, USERMAP a QMGRMAP, pokud uvedená konfigurace existuje, příkaz selže.

Pro typy BLOCKUSER a BLOCKADDR je konfigurace přidána do seznamu.

### REPLACE

Nahrazení aktuální konfigurace záznamu ověření kanálu.

Pro typy SSLPEERMAP, ADDRESSMAP, USERMAP a QMGRMAP, pokud uvedená konfigurace existuje, je nahrazena novou konfigurací. Pokud neexistuje, je přidán.

Pro typy BLOCKUSER a BLOCKADDR uvedená konfigurace nahradí aktuální seznam, a to i tehdy, je-li aktuální seznam prázdný. Pokud nahradíte aktuální seznam prázdným seznamem, bude to fungovat jako REMOVEALL.

### REMOVE

Odeberte uvedenou konfiguraci ze záznamů ověření kanálu. Pokud konfigurace neexistuje, příkaz selže. Pokud odeberete poslední položku ze seznamu, bude to fungovat jako REMOVEALL.

### ODSTRANIT VŠE

Odeberte všechny členy seznamu, a tím i celý záznam (pro BLOCKADDR a BLOCKUSER). nebo všechna dříve definovaná mapování (pro ADDRESSMAP, SSLPEERMAP, QMGRMAP a USERMAP) ze záznamů ověření kanálu. Tuto volbu nelze kombinovat se specifickými hodnotami dodanými v **ADDRLIST**, **USERLIST**, **ADDRESS**, **SSLPEER**, **QMNAME** nebo **CLNTUSER**. Pokud uvedený typ nemá žádnou aktuální konfiguraci, příkaz stále uspěje.

## ADDRESS



**Upozornění:** Názvy hostitelů lze v tomto parametru zadat pouze ve správcích front, které mají povoleny nové funkce produktu IBM MQ 8.0 s operačním systémem OPMODE.

Filtr, který má být použit pro porovnání s adresou IP nebo názvem hostitele partnerského správce front nebo klienta na druhém konci kanálu. Záznamy ověření kanálu obsahující názvy hostitelů se kontrolují pouze tehdy, je-li správce front konfigurován tak, aby je vyhledal s aktualizací REVDNS (ENABLED). Podrobnosti o hodnotách, které jsou povoleny jako názvy hostitelů, jsou definovány v dokumentech IETF [RFC 952](#) a [RFC 1123](#). Srovnávání názvu hostitele nerozlišuje velikost písmen.

Tento parametr je povinný s **TYPE (ADDRESSMAP)**

Tento parametr je platný také v případě, že **TYPE** je SSLPEERMAP, USERMAP, nebo QMGRMAP a **ACTION** je ADD, REPLACE nebo REMOVE. Můžete definovat více než jeden objekt ověření kanálu se stejnou hlavní identitou, jako je například stejný název partnera SSL s různými adresami. Avšak nemůžete definovat záznamy ověření kanálu s překrývajícími se rozsahy adres pro stejnou hlavní identitu. Další informace o filtrování adres IP viz [“Generické adresy IP”](#) na stránce 1276 .

Je-li adresa generická, musí být v uvozovkách.



## ADDRLIST

Seznam maximálně 256 generických adres IP, které jsou zakázány v přístupu k tomuto správci front v libovolném kanálu. Tento parametr je platný pouze s TYPE (BLOCKADDR). Další informace o filtrování adres IP viz [“Generické adresy IP”](#) na stránce 1276 .

Je-li adresa generická, musí být v uvozovkách.

## CHCKCLNT

Uvádí, zda připojení, které odpovídá tomuto pravidlu a je povoleno v kombinaci s **USERSRC (CHANNEL)** nebo **USERSRC (MAP)**, musí také uvádět platné ID uživatele a heslo. Heslo nesmí obsahovat jednoduché uvozovky (').



**Upozornění:** Tento parametr je platný pouze pro správce front, kteří mají povoleny nové funkce produktu IBM MQ 8.0 s operačním systémem OPMODE.

## REQADM

Pokud používáte privilegované ID uživatele, je vyžadováno platné ID uživatele a heslo pro připojení. Heslo nesmí obsahovat jednoduché uvozovky (').

Nejsou vyžadována žádná připojení s použitím ID uživatele, která není privilegována, aby bylo možné zadat ID uživatele a heslo. ID uživatele a heslo jsou zkontrolovány proti podrobnostem o úložišti uživatelů poskytnutém v objektu ověřovacích informací a dodávají se na serveru **ALTER QMGR** v poli **CONNAUTH** . Pokud nejsou zadány žádné podrobnosti o úložišti uživatelů, takže není u správce front povolena kontrola ID uživatele a hesla, připojení nebude úspěšné.

Privilegovaný uživatel je takový, který má úplná administrativní oprávnění pro produkt IBM MQ. Další informace najdete v tématu [Oprávnění uživatelé](#) .



Tato volba není platná na platformách z/OS .

## POVINNÉ

Pro připojení je vyžadováno platné ID uživatele a heslo. Heslo nesmí obsahovat jednoduché uvozovky (').



ID uživatele a heslo jsou zkontrolovány proti podrobnostem o úložišti uživatelů poskytnutém v objektu ověřovacích informací a dodávají se na serveru **ALTER QMGR** v poli **CONNAUTH** . Pokud nejsou zadány žádné podrobnosti o úložišti uživatelů, takže není u správce front povolena kontrola ID uživatele a hesla, připojení nebude úspěšné.

## Jako správce front

Má-li být připojení povoleno, musí splňovat požadavky na ověření připojení definované ve správci front.

Pokud pole **CONNAUTH** poskytuje objekt ověřovacích informací a hodnota **CHCKCLNT** je POŽADOVÁNO, připojení selže, pokud není zadáno platné ID uživatele a heslo. Pokud pole **CONNAUTH** neposkytuje objekt ověřovacích informací, nebo hodnota **CHCKCLNT** není POVINNÝ, není ID uživatele a heslo požadováno.



**Upozornění:** Pokud vyberete volbu REQUIRED nebo REQDADM  (na jiných platformách než z/OS) a nenastavíte pole CONNAUTH ve správci front, nebo hodnota parametru CHCKCLNT je NONE, připojení selže. Obdržíte zprávu AMQ9793  na platformách jiných než z/OS a zprávy CSQX793E na systému z/OS.

Tento parametr je platný pouze s parametry **TYPE (USERMAP)**, **TYPE (ADDRESSMAP)** a **TYPE (SSLPEERMAP)** a pouze v případě, že **USERSRC** není nastaven na hodnotu NOACCESS. Používá se pouze pro příchozí připojení, která jsou kanály SVRCONN.

Příklad pravidel, která používají tento atribut:

- Cokoli v definované síti může použít deklarovaný identifikátor uživatele, je-li zadáno platné heslo:

```
SET CHLAUTH('*.SVRCONN') +
```

```
TYPE (ADDRESSMAP) ADDRESS ('192.0.2.*') +
USERSRC (CHANNEL) CHCKCLNT (REQUIRED)
```

- Toto pravidlo zajistí, že ověření SSL musí být úspěšné před zpracováním ověření klienta na základě sady zásad ve správci front:

```
SET CHLAUTH ('SSL.APP1.SVRCONN') +
TYPE (SSLPEERMAP) SSLPEER ('CN="Steve Smith", L="BankA"') +
MCAUSER (SSMITH) CHCKCLNT (ASQMGR)
```

## CLNTUSER

Klient uplatnil ID uživatele, které má být mapováno na nové ID uživatele, které je povoleno nezměněným nebo blokováným.

Může se jednat o ID uživatele předané z klienta označující ID uživatele, pod kterým je spuštěn proces na straně klienta, nebo ID uživatele, které klient předkládá při volání MQCONNX pomocí MQCSP.

Maximální délka řetězce je MQ\_CLIENT\_USER\_ID\_LENGTH.

**z/OS**

## CMDSCOPE

Tento parametr se vztahuje pouze na z/OS a určuje, jak se příkaz spustí, když je správce front členem skupiny sdílení front.

..

Příkaz bude spuštěn ve správci front, v němž byl zadán. Toto je výchozí hodnota.

### ***název-správce-front***

Příkaz je spuštěn ve správci front, který jste zadali, pokud je správce front aktivní v rámci skupiny sdílení front.

Název správce front, kde příkaz zadán nebyl, můžete zadat, pouze pokud používáte prostředí skupiny sdílení front a je povolen příkazový server.

\*

Příkaz je spuštěn na lokálním správci front a je také předáván každému aktivnímu správci front ve skupině sdílení front. Efekt je stejný jako zadání příkazu do všech správců front ve skupině sdílení front.

## CUSTOM

Vyhrazeno pro budoucí použití.

## DESCR

Poskytuje popisné informace o záznamu ověřování kanálu, který se zobrazí při zadání příkazu DISPLAY CHLAUTH. Musí obsahovat pouze zobrazitelné znaky. Maximální délka je 64 znaků. V instalaci se znakovou sadou DBCS může obsahovat znaky DBCS (maximální délka je omezena na 64 bajtů).

**Poznámka:** Použit znaky z identifikátoru kódované znakové sady (CCSID) pro tohoto správce front. Ostatní znaky mohou být nesprávně přeloženy, pokud jsou informace odeslány jinému správci front.

## MCAUSER

Identifikátor uživatele, který se má použít, když se příchozí připojení shoduje s DN protokolu SSL nebo TLS, adresou IP, deklarovanou ID uživatele klienta nebo zadaným názvem vzdáleného správce front.

Tento parametr je povinný s **USERSRC (MAP)** a je platný, když **TYPE** je SSLPEERMAP, ADDRESSMAP, USERMAP nebo QMGRMAP.

Pokud použijete malá písmena ID uživatele, musíte je uzavřít do uvozovek: Například:

```
SET CHLAUTH ('SYSTEM.DEF.SVRCONN') TYPE (USERMAP) CLNTUSER ('johndoe') +
USERSRC (MAP) MCAUSER (JOHNDOE1) +
ADDRESS ('::FFFF:9.20.4.136') +
DESCR ('Client from z/Linux machine') +
ACTION (REPLACE)
```

To umožňuje použití kanálu SYSTEM.DEF.SVRCONN na adrese IP ::FFFF:9.20.4.136. Uživatel MCA pro připojení je JOHNDOE1.

Pokud zobrazíte stav kanálu (CHS) kanálu, výstup je MCAUSER (JOHNDOE1).

Tento parametr lze použít pouze v případě, že **ACTION** je ADD nebo REPLACE.

### QMNAME

Název správce front vzdáleného partnera nebo vzoru, který odpovídá sadě názvů správce front, který má být mapován na ID uživatele nebo blokován.

Tento parametr je platný pouze s **TYPE (QMGRMAP)**.

Je-li název správce front generický, musí být uveden v uvozovkách.

### SSLCERTI



**Upozornění:** Tento parametr je platný pouze pro správce front, kteří mají povoleny nové funkce produktu IBM MQ 8.0 s operačním systémem OPMODE.

Tento parametr je přídatný k parametru **SSLPEER**.

**SSLCERTI** omezuje shody s tím, aby byla v certifikátech vydaných konkrétní certifikační autoritou.

Prázdné **SSLCERTI** působí jako zástupný znak, odpovídá jakémukoli rozlišujícímu názvu vydavatele.

### SSLPEER


Filtr, který se má použít k porovnání s rozlišujícím názvem subjektu certifikátu od správce front typu peer nebo od klienta na druhém konci kanálu.

Filtr **SSLPEER** je zadán ve standardním formuláři, který slouží k určení rozlišujícího názvu. Podrobnosti viz téma [IBM MQ pravidla pro hodnoty SSLPEER](#).

Maximální délka parametru je 1024 bajtů.

### USERLIST

Seznam až 100 ID uživatelů, které jsou zakázány z použití tohoto kanálu nebo sady kanálů. Použijte speciální hodnotu \*MQADMIN, chcete-li znamenat privilegované nebo administrativní uživatele. Definice této hodnoty závisí na operačním systému, a to následujícím způsobem:

- V systému Windows jsou všichni členové skupiny mqm, skupina Administrators a SYSTEM.
- V systému SYSTÉM UNIX a Linux jsou všichni členové skupiny mqm.
- V systému IBM jde o profily (uživatelé) qmqm a qmqmadm a všechny členy skupiny qmqmadm a všechny uživatele definované se speciálním nastavením \*ALLOBJ.
-  V systému z/OS jsou pod ID uživatele iniciátoru kanálu, správcem front a rozšířeným adresním prostorem pro zprávy zabezpečení zpráv spuštěny.

Další informace o privilegovaných uživateli najdete v tématu [Oprávnění uživatelé](#).

Tento parametr je platný pouze s **TYPE (BLOCKUSER)**.

### USERSRC

Zdroj ID uživatele, který má být použit pro MCAUSER za běhu. Platné jsou tyto hodnoty:

#### MAP

Příchozí připojení, která odpovídají tomuto mapování, používají ID uživatele zadané v atributu **MCAUSER**. Toto je výchozí hodnota.

#### Bez přístupu

Příchozí připojení, která odpovídají tomuto mapování, nemají k tomuto správci front přístup a kanál je okamžitě ukončen.

#### CHANNEL

Příchozí připojení, která se shodují s tímto mapováním, používají v poli MCAUSER ID uživatele ve sledu prací nebo libovolný uživatel definovaný na objektu kanálu.

Všimněte si, že WARN a USERSRC (CHANNEL), nebo USERSRC (MAP) jsou nekompatibilní. Důvodem je skutečnost, že v těchto případech není přístup k kanálu nikdy blokován, a proto není důvod generovat varování.

## WARN

Označuje, zda tento záznam pracuje v režimu varování.

## NO

Tento záznam nepracuje ve varovném režimu. Jakékoliv příchozí připojení, které odpovídá tomuto záznamu, je blokováno. Toto je výchozí hodnota.

## YES

Tento záznam pracuje v režimu varování. Jakékoliv příchozí připojení, které odpovídá tomuto záznamu a které by proto bylo zablokováno, má povolený přístup. Jsou-li konfigurovány události kanálu, bude vytvořena zpráva události kanálu s podrobnostmi o tom, co by bylo zablokováno, viz [Blokovaný kanál](#). Připojení může pokračovat. Byl proveden pokus o nalezení jiného záznamu, který je nastaven na hodnotu WARN (NO) pro nastavení pověření pro příchozí kanál.

Chcete-li, aby byla vygenerována zpráva AMQ9787 , musíte přidat **ChlauthIssueWarn=y** do sekce [Sekce kanálů](#) souboru qm.ini .

## Související informace

[Záznamy ověření kanálu](#)

[Zabezpečení vzdáleného připojení ke správci front](#)

## Generické adresy IP

V různých příkazech, které vytvářejí a zobrazují záznamy ověření kanálu, můžete zadat určité parametry jako jednu adresu IP nebo vzor, aby se shodovaly se sadou adres IP.

Když vytvoříte záznam ověření kanálu pomocí příkazu MQSC SET CHLAUTH nebo záznamu ověřování kanálu sady PCF , můžete v různých kontextech zadat generickou adresu IP. Můžete také uvést generickou adresu IP v podmínce filtru, když se zobrazí záznam ověření kanálu pomocí příkazů DISPLAY CHLAUTH nebo Inquire Channel Authentication Records .

Adresu můžete zadat jedním z následujících způsobů:

- jediná adresa IPv4 , jako například 192.0.2.0
- vzorek založený na adrese IPv4 , včetně hvězdičky (\*) jako zástupného znaku. Zástupný znak představuje jednu nebo více částí adresy, v závislosti na kontextu. Všechny platné hodnoty jsou například následující:
  - 192.0.2.\*
  - 192.0.\*
  - 192.0.\*2
  - 192.\*.2
  - \*
- vzor založený na adrese IPv4 , včetně pomlčky (-), který určuje rozsah, například 192.0.2.1-8
- vzorek založený na adrese IPv4 , včetně hvězdičky a pomlček, například 192.0. \* .1-8
- jediná adresa IPv6 , jako např. 2001:DB8:0:0:0:0:0:0
- vzor založený na adrese IPv6 včetně hvězdičky (\*) jako zástupného znaku. Zástupný znak představuje jednu nebo více částí adresy, v závislosti na kontextu. Všechny platné hodnoty jsou například následující:
  - 2001:DB8:0:0:0:0:0:\*
  - 2001:DB8:0:0:0:0:\*
  - 2001:DB8:0:0:0:0:\*:0:1
  - 2001:\*:1
  - \*
- vzor založený na adrese IPv6 , včetně pomlčky (-), který označuje rozsah, například 2001:DB8:0:0:0:0:0:0-8
- vzorek založený na adrese IPv6 , včetně hvězdičky a pomlčky, například 2001:DB8:0:0:0:0:\*:0:0-8

Pokud váš systém podporuje jak IPv4 , tak IPv6, můžete použít buď formát adresy. IBM MQ rozpoznává IPv4 mapované adresy v IPv6.

Některé vzory jsou neplatné:

- Vzorec nesmí mít menší než vyžadovaný počet částí, pokud tento vzorec nekončí jednou hvězdičkou. Například, hodnota 192.0.2 je neplatná, ale 192.0.2.\* je platná.
- Koncová hvězdička musí být oddělena od zbytku adresy odpovídajícím oddělovačem části (tečka (.) pro IPv4, dvojtečka (:) pro IPv6). Například vzorec 192.0\*, není platný, protože hvězdička není samostatnou částí.
- Vzorec může obsahovat další hvězdičky, pokud je nejedná o hvězdičky připojené za koncovou hvězdičkou. Například, hodnota 192.\*.2.\* je platná, ale hodnota 192.0.\*.\* je neplatný.
- Vzor adresy IPv6 nesmí obsahovat dvojitou dvojtečku a koncovou hvězdičku, protože výsledná adresa by byla nejednoznačná. Například vzorec 2001::\* by bylo možné rozšířit na formát 2001:0000:\*, 2001:0000:0000:\* atd.

### Související informace

Mapování adresy IP na ID uživatele MCAUSER

## z/OS Nastavit protokol

Pomocí příkazu MQSC SET LOG můžete dynamicky změnit určité hodnoty parametrů systému žurnálu, které byly původně nastaveny při spuštění modulu parametrů systému při spuštění správce front.

### Použití příkazů MQSC


Informace o tom, jak používat příkazy MQSC, najdete v tématu [Provedení úloh lokální administrace pomocí příkazů MQSC](#).


IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
			12CR

Vysvětlení symbolů ve sloupci z/OS viz [Použití příkazů v systému z/OS](#).

- [Syntaktický diagram](#)
- [“Poznámky k použití pro SET LOG” na stránce 1278](#)
- [“Popisy parametrů pro SET LOG” na stránce 1278](#)
- [“Blok parametrů” na stránce 1278](#)

**Synonymum:** SET LOG





## Poznámky k použití pro SET LOG

1. Všechny změny provedené ve WRNTRSH se projeví okamžitě.
2. Každá změna parametru MAXARCH bude mít vliv na další plánované odlehčování (tj. nikoli pro jakékoli odlehčování průběhu v době vydání příkazu).

## Popisy parametrů pro SET LOG

### CMDSCOPE

Tento parametr se vztahuje pouze na z/OS a určuje, jak se příkaz provádí, když je správce front členem skupiny sdílení front.

"

Příkaz bude proveden ve správci front, v němž byl zadán. Toto je výchozí hodnota.

#### ***název-správce-front***

Příkaz je proveden ve správci front, který jste zadali, pokud je správce front aktivní v rámci skupiny sdílení front.

Můžete zadat název správce front jiného než správce front, v němž byl zadán, pouze v případě, že používáte prostředí skupiny sdílení front, a pokud je příkazový server enabled. You nelze použít CMDSCOPE (*qmgr-name*) pro příkazy vydané od první vstupní datové sady inicializace CSQINP1.

\*

Příkaz se provádí na lokálním správci front a je také předán každému aktivnímu správci front ve skupině sdílení front. Tento efekt se shoduje s výsledkem zadání příkazu pro všechny správce front ve skupině sdílení front.

CMDSCOPE (\*) nemůžete použít pro příkazy vydané z CSQINP1.

### DEFAULT

Resetuje všechny parametry systému protokolu na hodnoty zadané při spuštění správce front.

## Blok parametrů

 Úplný popis těchto parametrů najdete v tématu [Použití CSQ6LOGP](#).

Blok parametru je jeden nebo více z následujících parametrů, které chcete změnit:

### COMPLOG

Tento parametr určuje, zda má správce front při zápisu záznamů žurnálu použít kompresi. Jakékoli komprimované záznamy jsou automaticky dekomprimovány bez ohledu na aktuální nastavení COMPLOG.

Možné hodnoty jsou:

## ANY

Povolte správci front vybrat algoritmus komprese, který poskytuje největší stupeň komprese záznamu protokolu. Použití této volby momentálně vede k kompresi RLE.

## ŽÁDNÉ

Nepoužije se žádná komprese dat protokolu. Toto je výchozí hodnota.

## RLE

Komprese dat protokolu se provádí za použití kódování RLE (run-length encoding).



Další informace o kompresi protokolu viz [Komprese protokolu](#).

## DEALLCT

Uvádí dobu, po kterou je alokovaná pásková jednotka pro čtení archivu povolena, aby zůstala nevyužita, než bude dealokována. Doporučuje se uvést maximální možné hodnoty, v rámci systémových omezení, pro obě volby, abyste dosáhli optimálního výkonu při čtení archivních pásek.

Tento parametr spolu s parametrem MAXRTU umožňuje produktu IBM MQ optimalizovat čtení protokolu archivu z páskových zařízení.

Možné hodnoty jsou:

### **celé\_číslo**

Určuje maximální dobu v minutách, v rozsahu 0 až 1439. Nula znamená, že se pásková jednotka uvolní okamžitě.

### **NELIMIT nebo 1440**

Označuje, že pásková jednotka není nikdy dealokována.

## MAXARCH

Uvádí maximální počet svazků protokolu archivace, které lze zaznamenat v BSDS. Po překročení tohoto počtu začne záznam znovu na začátku BSDS.

Použijte dekadické číslo v rozsahu od 10 do 1000.

## MAXCNOFF

Maximální počet souběžných úloh odlehčování protokolu.

Uvedte desetinné číslo mezi 1 a 31. Není-li uvedena žádná hodnota, použije se výchozí hodnota 31.

Nakonfigurujte číslo nižší, než je výchozí, pokud jsou vaše archivní žurnály alokovány na páskovém zařízení a existují omezení počtu takových zařízení, která mohou být souběžně přidělena správci front.

## MAXRTU ( celé\_číslo )

Uvádí maximální počet vyhrazených páskových jednotek, které mohou být alokovány pro čtení páskových nosičů s protokolem archivace. Tím dojde k přepsání hodnoty pro sadu MAXRTU hodnotou CSQ6LOGP v parametrech systému archivu.

Tento parametr spolu s parametrem DEALLCT umožňuje produktu IBM MQ optimalizovat čtení protokolu archivu z páskových zařízení.

### **Poznámka:**

1. Celočíslná hodnota může být v rozsahu 1 až 99.
2. Je-li zadané číslo větší než aktuální specifikace, zvýší se maximální počet páskových jednotek povolených pro čtení protokolů archivace.
3. Je-li zadané číslo menší než aktuální specifikace, páskové jednotky, které se nepoužívají, se okamžitě dealokují, aby se přizpůsobily nové hodnotě. Aktivní nebo předpřipojené, páskové jednotky zůstanou alokovány.
4. Pásková jednotka je kandidátem na uvolnění z důvodu snížené hodnoty pouze v případě, že pro danou jednotku není k dispozici žádná aktivita.
5. Když jste vyzváni k připojení archivní pásky a vy odpovíte STORNO, hodnota MAXRTU se resetuje na aktuální počet páskových jednotek.

Například, je-li aktuální hodnota 10, ale vy odpovíte CANCEL na požadavek na sedmé páskové jednotky, hodnota bude resetována na šest.

### WRTHRSR

Uvádí počet výstupních vyrovnávacích pamětí o velikosti 4 kB, které mají být vyplněny, než jsou zapsány do aktivních datových sad protokolu.

Čím větší je počet vyrovnávacích pamětí, tím méně často dochází k zápisu, a tím se zlepší výkon produktu IBM MQ. Vyrovnávací paměti mohou být zapsány před tímto číslem, pokud se vyskytnou významné události, jako např. bod potvrzení.

Uvedte počet vyrovnávacích pamětí v rozsahu od 1 do 256.

## Nastavit zásadu

K nastavení zásady zabezpečení použijte příkaz MQSC SET POLICY.

## Použití příkazů MQSC


Informace o tom, jak používat příkazy MQSC, najdete v tématu [Provedení úloh lokální administrace pomocí příkazů MQSC](#).

IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
✓	✓	✓	

- [Syntaktický diagram](#)
- [“Popisy parametrů pro klauzuli SET POLICY” na stránce 1281](#)

**Důležité:** Chcete-li zadat tento příkaz, musíte mít nainstalovanou licenci pro produkt IBM MQ Advanced Message Security (AMS). Pokud se vydat příkaz **SET POLICY** bez nainstalované licence AMS, obdržíte zprávu AMQ7155 -Licenční soubor nebyl nalezen nebo není platný.





## Popisy parametrů pro klauzuli SET POLICY

### (název-zásady)

Název zásady, povinné.

Název zásady se musí shodovat s názvem fronty, která má být chráněna.

### SIGNALG

Uvádí algoritmus digitálního podpisu z jedné z následujících hodnot:

- ŽÁDNÉ
- MD5
- SHA1
- SHA256
- SHA384
- SHA512

Výchozí hodnota je NONE.

#### **ENCALG**

Určuje algoritmus digitálního šifrování z jedné z následujících hodnot:

- ŽÁDNÉ
- RC2
- DES
- 3DES
- AES128
- AES256

Výchozí hodnota je NONE.

#### **RECIP (*distinguished-name*)**

Uvádí rozlišovací jméno (DN) zprávy příjemce, to jest, certifikát poskytnutého DN použitého k zašifrování dané zprávy.

##### **Notes:**

1. Jména atributů DN musí být uvedena velkými písmeny.
2. Čárka musí být použita jako oddělovač názvu.
3. Pokud použijete jiný šifrovací algoritmus než NONE, musíte uvést alespoň jednoho příjemce.

Ve stejné zásadě můžete uvést více parametrů **RECIP** .

#### **SIGNER (*distinguished-name*)**

Uvádí DN signatury, které je ověřováno během načítání zprávy. Při načítání jsou přijímány pouze zprávy podepsané uživatelem s poskytnutým DN.

##### **Notes:**

1. Jméno atributů pro DN musí být uvedeno velkými písmeny.
2. Čárka musí být použita jako oddělovač názvu.
3. DN podpisu můžete zadat pouze v případě, že použijete jiný podpisový algoritmus než NONE.

Ve stejné zásadě můžete uvést více parametrů **SIGNER** .

#### **VYNUTIT**

Uvádí, že všechny zprávy musí být chráněny při načítání z fronty.

Jakákoli nechráněná zpráva byla přesunuta do SYSTEM.PROTECTION.ERROR.QUEUE.

Výchozí hodnota je **ENFORCE**.

#### **Tolerovat**

Uvádí, že zprávy, které nejsou chráněné, když jsou načteny z fronty, mohou ignorovat zásadu.

**TOLERATE** je volitelný a existuje pro usnadnění fázované implementace, kde:

- Pro fronty byly použity zásady, avšak tyto fronty mohou již obsahovat nechráněné zprávy nebo
- Fronty mohou stále přijímat zprávy ze vzdálených systémů, které ještě nemají sadu zásad.

#### **AKCE**

Uvedte akci pro dodané parametry, jak se použijí na jakoukoli existující zásadu, pomocí jedné z následujících hodnot:

##### **REPLACE**

Má vliv na nahrazení libovolné existující zásady s dodanými parametry.

##### **PŘIDAT**

Má efekt, že parametry podepisujících a příjemců mají aditivní účinek. To znamená, že pokud je zadán podepisující subjekt nebo příjemce a dosud neexistuje v předem existující zásadě, hodnota podepsaného nebo příjemce se přidá do existující definice zásady.

## REMOVE

Má opačný účinek *ADD*. To znamená, že pokud některý z uvedených hodnot podepisujících subjektů nebo příjemců existuje v předem existující zásadě, tyto hodnoty budou odebrány z definice zásady.

*REPLACE* je výchozí hodnota.

## Související odkazy

“ZÁSADA ZOBRAZENÍ” na stránce 1110

Použijte příkaz MQSC DISPLAY POLICY pro zobrazení zásady zabezpečení.

“setmqspl” na stránce 146

Použijte příkaz **setmqspl** k definování nové zásady zabezpečení, nahraďte již existující zásadu zabezpečení nebo odeberte existující zásadu.

“dspmqspl” na stránce 74

Příkaz **dspmqspl** se používá k zobrazení seznamu všech zásad a podrobností pojmenované zásady.

## z/OS Nastavit systém

Pomocí příkazu MQSC SET SYSTEM můžete dynamicky měnit určité obecné hodnoty parametrů systému, které byly původně nastaveny z modulu parametrů systému při spuštění správce front. Chcete-li tyto změny trvale změnit, buď změňte parametry CSQ6SYSP, a znovu vygenerujte modul parametrů, nebo vložte příkazy SET SYSTEM do datové sady ve zřetězení CSQINP2.

## Použití příkazů MQSC


Informace o tom, jak používat příkazy MQSC, najdete v tématu [Provedení úloh lokální administrace pomocí příkazů MQSC](#).


IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
			12CR

Vysvětlení symbolů ve sloupci z/OS viz [Použití příkazů v systému z/OS](#).

- Syntaktický diagram
- “Poznámky k použití pro SET SYSTEM” na stránce 1284
- “Popisy parametrů pro SET SYSTEM” na stránce 1284
- “Blok parametrů” na stránce 1284

**Synonymum:** žádné





Parametry CTHREAD, IDFORE a IDBACK jsou v produktu IBM WebSphere MQ 7.1 nebo pozdější ignorovány, ale jsou stále povoleny pro kompatibilitu s dřívějšími verzemi. Jakýkoli pokus o změnu hodnoty jednoho z těchto parametrů jej nastaví na výchozí hodnotu 32767.

## Poznámky k použití pro SET SYSTEM

Nové hodnoty se projeví ihned, s možnou výjimkou typu STATIME a TRACTBL.

Změny na systému STATIME se projeví po vypršení aktuálního intervalu, pokud nový interval není menší než část neexpirované části aktuálního intervalu, v níž jsou statistiky shromážděny okamžitě a nový interval se pak uplatní.

Pro TRACTBL platí, že pokud v současné době existuje nějaké stopy, bude existující trasovací tabulka i nadále používána a její velikost se nezměnila. Nová globální trasovací tabulka se získá pouze pro nový příkaz START TRACE. Pokud je nová tabulka trasování vytvořena s nedostatečným úložným prostorem, bude se dále používat původní tabulka trasování a zobrazí se zpráva CSQW153E.

## Popisy parametrů pro SET SYSTEM

### CMDSCOPE

Tento parametr se vztahuje pouze na z/OS a určuje, jak se příkaz provádí, když je správce front členem skupiny sdílení front.

''

Příkaz bude proveden ve správci front, v němž byl zadán. Toto je výchozí hodnota.

#### ***název\_správce\_front***

Příkaz je proveden ve správci front, který jste zadali, pokud je správce front aktivní v rámci skupiny sdílení front.

Můžete zadat název správce front jiného než správce front, v němž byl zadán, pouze v případě, že používáte prostředí skupiny sdílení front, a je-li povolen příkazový server. CMDSCOPE (*qmgr-name*) nemůžete použít pro příkazy vydané od první vstupní datové sady inicializace, CSQINP1.

\*

Příkaz se provádí na lokálním správci front a je také předán každému aktivnímu správci front ve skupině sdílení front. Tento efekt se shoduje s výsledkem zadání příkazu pro všechny správce front ve skupině sdílení front.

CMDSCOPE (\*) nemůžete použít pro příkazy vydané z CSQINP1.

### DEFAULT

Resetuje všechny obecné systémové parametry na hodnoty nastavené při spuštění správce front.

## Blok parametrů

 Úplný popis těchto parametrů najdete v tématu [Použití CSQ6SYSP](#).

Blok parametru je jeden nebo více z následujících parametrů, které chcete změnit:

## ACELIM

Určuje maximální velikost fondu úložišť ACE v 1kB blocích. Číslo musí být v rozsahu 0-999999. Výchozí hodnota nula znamená, že nejsou určena žádná omezení nad rámec možností systému.

Hodnotu ACELIM byste měli nastavit pouze pro správce front, u nichž bylo zjištěno nadměrné používání úložiště ECSA. Omezení fondu úložišť ACE je limitováno počtem připojení v systému, a tedy množstvím úložiště ECSA používané správcem front.

Jakmile správce front dosáhne limitu, není možné pro aplikace získat nová připojení. Nedostatek nových připojení způsobí selhání ve zpracování MQCONN a u aplikací koordinovaných prostřednictvím služby RRS bude pravděpodobně docházet k selháním v nějakém rozhraní IBM MQ API.

Položka řízení přístupu (ACE) představuje přibližně 12,5 % z celkové hodnoty ECSA vyžadované pro řídicí bloky připojení, které souvisí s podprocesy. Takže například při zadání parametru ACELIM=5120 by se očekávalo omezení celkového množství ECSA přidělených správcem front (pro řídicí bloky související s podprocesy) přibližně na 40960K; , což je 5120 krát 8.

Pro omezení částky celkové částky ECSA přidělené správcem front pro řídicí bloky související s podprocesy na 5120K je požadována hodnota ACELIM 640.

Prostřednictvím záznamů SMF 115 subtype 7 zhotovovaných trasováním statistiky CLASS(3) lze monitorovat velikost fondu úložišť 'ACE/PEB, a následně nastavit vhodnou hodnotu ACELIM.

Informaci, jaké celkové množství úložiště ECSA používá správce front pro řídicí bloky, lze získat ze záznamů SMF 115 subtype 7 zapisovaných trasováním statistiky CLASS(2); jsou to první dva společně přidávané prvky v QSRSPHBT.

Poznámka: Nastavení ACELIM by mělo sloužit jako mechanismus k ochraně obrazu z/OS před špatným chováním správce front, nikoli jako prostředek k řízení připojení aplikací ke správci front.

## EXCLMSG

Uveďte seznam identifikátorů zpráv, které mají být vyloučeny z zapisování do jakéhokoli protokolu. Zprávy v tomto seznamu se neodešlou do konzoly z/OS a do protokolu hardcopy. Výsledkem je, že použití parametru EXCLMSG pro vyloučení zpráv je z pohledu CPU efektivnější než použití mechanismů z/OS, jako je například seznam zařízení pro zpracování zpráv, a měl by být použit místo toho, kde je to možné. Tento seznam je dynamický a je aktualizován pomocí příkazu SET SYSTEM.

Výchozí hodnota je prázdný seznam ().

Identifikátory zpráv se dodávají bez předpony CSQ a bez přípony kódu akce (I-D-E-A). Chcete-li například vyloučit zprávu CSQX500I, přidejte X500 do tohoto seznamu. Tento seznam může obsahovat maximálně 16 identifikátorů zpráv.

Aby mohla být tato zpráva zařazena do seznamu, musí být vydána po normálním spuštění v adresních prostorech MSTR nebo CHIN a začínat jedním z následujících znaků E, H, I, J, L, M, N, P, R, T, V, W, X, Y, 2, 3, 5, 9.

Identifikátory zpráv, které jsou vydány jako výsledek zpracování příkazů, mohou být přidány do seznamu, avšak nejsou vyloučeny.

Příklad:

```
SET SYSTEM EXCLMSG(X511,X512)
```

potlačuje spuštění kanálu a kanál již neaktivní zprávy.

## LOGLOAD

Uvádí počet záznamů protokolu, které IBM MQ zapisuje mezi začátkem jednoho kontrolního bodu a dalším. Produkt IBM MQ zahájí nový kontrolní bod po zapsání počtu záznamů, které zadáte.

Zadejte hodnotu v rozsahu 200 až 16 000 000.

## SERVICE

Tento parametr je vyhrazen pro účely společnosti IBM.

## STATIME

Určuje interval (v minutách) mezi následnými shromažďováními statistických údajů.

Uveďte číslo v rozsahu 0 až 1440.

Pokud zadáte hodnotu nula, jsou statistická data i data evidence shromažďována v plošné zprávě shromažďování dat SMF.

## TRACTBL

Určuje výchozí velikost v blocích o velikosti 4 kB v tabulce trasování, kde prostředek globálního trasování ukládá trasovací záznamy IBM MQ.

Uveďte hodnotu v rozsahu od 1 do 999.

**Poznámka:** Paměť pro trasovací tabulku je alokována v ECSA. Proto je třeba tuto hodnotu vybrat s opatrností.

## Spustit kanál

Chcete-li spustit kanál, použijte příkaz MQSC START CHANNEL.

## Použití příkazů MQSC

Informace o tom, jak používat příkazy MQSC, najdete v tématu [Provedení úloh lokální administrace pomocí příkazů MQSC](#).

IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
✓	✓	✓	CR


Vysvětlení symbolů ve sloupci z/OS viz [Použití příkazů v systému z/OS](#).

- [Syntaktický diagram](#)
- [“Poznámky k použití”](#) na stránce 1287
- [“Popisy parametrů pro START CHANNEL”](#) na stránce 1287

**Synonymum:** STA CHL

### Spustit kanál

►► START CHANNEL — ( — *název\_kanálu* — ) →



Poznámky:

<sup>1</sup> Platné pouze na z/OS, pokud je správce front členem skupiny sdílení front.

<sup>2</sup> Platné pouze na z/OS.

## Poznámky k použití

1. **z/OS** V systému z/OS musí být spuštěn příkazový server a inicializátor kanálu.
2. Tento příkaz lze zadat na kanál libovolného typu kromě kanálů CLNTCONN (včetně těch, které byly definovány automaticky). Je-li však vydán do kanálu příjemce (RCVR), připojení k serveru (SVRCONN) nebo kanálu příjemce klastru (CLUSRCVR), jedinou akcí je povolení kanálu, nikoli jeho spuštění.
3. Existuje-li lokálně definovaný kanál a automaticky definovaný kanál odesílatele klastru se stejným názvem, příkaz se použije pro lokálně definovaný kanál. Pokud neexistuje žádný lokálně definovaný kanál, ale více než jeden automaticky definovaný kanál odesílatele klastru, použije se příkaz na kanál, který byl naposledy přidán do úložiště lokálního správce front.

## Popisy parametrů pro START CHANNEL

### (název-kanálu)

Název definice kanálu, která má být spuštěna. To je povinné pro všechny typy kanálů. Název musí být název existujícího kanálu.

### **z/OS** CHLDISP

Tento parametr se vztahuje pouze na z/OS a může mít hodnoty:

- DEFAULT
- PRIVATE
- SHARED
- FixShared

Je-li tento parametr vynechán, použije se hodnota DEFAULT. Toto je převzato z výchozího atributu dispozice kanálu, DEFCDISP, objektu kanálu.

Ve spojení s různými hodnotami parametru CMDSCOPE tento parametr řídí dva typy kanálů:

#### **SHARED**

Přijímající kanál je sdílený, pokud byl spuštěn v reakci na příchozí přenos směřovaný do skupiny sdílení front.

Odesílající kanál je sdílený, pokud je pro přenosovou frontu nastavena volba SDÍLENÁ.

#### **PRIVATE**

Přijímající kanál je soukromý, pokud byl spuštěn jako odezva na příchozí přenos směřovaný do správce front.

Odesílající kanál je soukromý, má-li jeho přenosová fronta jinou povahu než SHARED.

**Poznámka:** Tato dispozice není související s dispozicí nastavenou dispozicí skupiny sdílení front definice kanálu.

Kombinace parametrů CHLDISP a CMDSCOPE také řídí, ze kterého správce front je kanál provozovaný. Možné volby jsou:

- V lokálním správci front, ve kterém je příkaz zadán.
- Na jiném specifickém pojmenovaném správci front ve skupině.
- U každého aktivního správce front ve skupině.
- Na nejvhodnějším správci front ve skupině, určený automaticky správcem front jako takový.

Různé kombinace CHLDISP a CMDSCOPE jsou shrnuty v následující tabulce:

Tabulka 79. CHLDISP a CMDSCOPE pro START CHANNEL

CHLDISP	CMDSCOPE () nebo CMDSCOPE (local-qmgr)	CMDSCOPE (qmgr-name)	ROZSAH CMDSCOPE (*)
PRIVATE	Spustit jako soukromý kanál v lokálním správci front	Spustit jako soukromý kanál v pojmenovaném správci front	Spustit jako soukromý kanál ve všech aktivních správčích front
SHARED	<p>Pro sdílená SDR, RQSTR a SVR se spustí jako sdílený kanál na nejvhodnějším správci front ve skupině.</p> <p>Pro sdílený kanál RCVR a SVRCONN spustíte kanál jako sdílený kanál ve všech aktivních správčích front.</p> <p>U sdíleného kanálu CLUSSDR nebo CLUSRCVR není tato volba povolena.</p> <p>To může automaticky generovat příkaz pomocí CMDSCOPE a odeslat jej do příslušných správců front. Pokud neexistuje žádná definice pro kanál na správčích front, do kterých je příkaz odeslán, nebo pokud definice není pro příkaz vhodná, akce selže.</p> <p>Definice kanálu ve správci front, ve které je zadán příkaz, může být použit k určení cílového správce front, ve kterém je příkaz skutečně spuštěn. Proto je důležité, aby definice kanálů byly konzistentní. Nekonzistentní definice kanálů mohou vést k neočekávanému chování příkazu.</p>	Nepovoleno	Nepovoleno
FixShared	<p>Pro sdílená SDR, RQSTR a SVR s nemezerový CONNAME se spustí jako sdílený kanál v lokálním správci front.</p> <p>U všech ostatních typů není tato volba povolena.</p>	<p>Pro sdílená SDR, RQSTR a SVR s nemezerový CONNAME se spustí jako sdílený kanál na jmenovaném správci front.</p> <p>U všech ostatních typů není tato volba povolena.</p>	Nepovoleno

Kanály, které byly spuštěny se systémem CHLDISP (FIXSHARED), jsou vázány na specifického správce front; pokud je inicializátor kanálu v daném správci front z nějakého důvodu zastaven, nebudou kanály obnoveny jiným správcem front v dané skupině. Další informace o kanálech SHARED a FIXSHARED naleznete v tématu [Spuštění sdíleného kanálu](#).

#### **CMDSCOPE**

Tento parametr se vztahuje pouze na z/OS a určuje, jak se příkaz provádí, když je správce front členem skupiny sdílení front.

Je-li hodnota CHLDISP nastavena na hodnotu SHARED, CMDSCOPE musí být prázdný nebo lokální správce front.

..

Příkaz bude proveden ve správci front, v němž byl zadán. Toto je výchozí hodnota.



### ***název\_správce\_front***

Příkaz je proveden ve správci front, který jste zadali, pokud je správce front aktivní v rámci skupiny sdílení front.

Název správce front lze zadat pouze v případě, že používáte prostředí skupiny sdílení front, a je-li povolen příkazový server.

\*

Příkaz se provádí na lokálním správci front a je také předán každému aktivnímu správci front ve skupině sdílení front. Tento efekt se shoduje s výsledkem zadání příkazu pro všechny správce front ve skupině sdílení front.

Tato volba není povolena, pokud CHLDISP je FIXSHARED.

## **START CHANNEL (MQTT)**

Chcete-li spustit kanál IBM MQ Telemetry , použijte příkaz MQSC START CHANNEL.

### **Použití příkazů MQSC**

Informace o tom, jak používat příkazy MQSC, najdete v tématu [Provedení úloh lokální administrace pomocí příkazů MQSC](#).

<b>IBM i</b>	<b>AIX a Linux</b>	<b>Windows</b>	<b>z/OS</b>
	✓	✓	

Příkaz START CHANNEL (MQTT) je platný pouze pro kanály IBM MQ Telemetry . Podporované platformy pro IBM MQ Telemetry jsou AIX, Linux, Windows.

**Synonymum:** STA CHL

#### **Spustit kanál**

► START CHANNEL — ( — *název\_kanálu* — ) — CHLTYPE — ( — MQTT — ) ◄

## **Popisy parametrů pro START CHANNEL**

### **(název-kanálu)**

Název definice kanálu, která má být spuštěna. Název musí být název existujícího kanálu.

### **CHLTYPE**

Typ kanálu. Hodnota musí být MQTT.

## **z/OS SPUSTIT CHINIT**

Chcete-li spustit inicializátor kanálu, použijte příkaz MQSC START CHINIT.

### **Použití příkazů MQSC**

Informace o tom, jak používat příkazy MQSC, najdete v tématu [Provedení úloh lokální administrace pomocí příkazů MQSC](#).

<b>IBM i</b>	<b>SYSTÉM UNIX a Linux</b>	<b>Windows</b>	<b>z/OS</b>
			2CR


Vysvětlení symbolů ve sloupci z/OS viz [Použití příkazů v systému z/OS](#).

- [Syntaktický diagram](#)
- [“Poznámky k použití” na stránce 1290](#)

- “Popisy parametrů pro START CHINIT” na stránce 1290

**Synonymum:** STA CHI

## Diagram syntaxe



## Poznámky k použití

1. Je třeba, aby byl spuštěn příkazový server.
2. Přestože je příkaz START CHINIT povolen z CSQINP2, jeho zpracování není dokončeno (a inicializátor kanálu není k dispozici), dokud nebude dokončeno zpracování CSQINP2 . Pro tyto příkazy zvažte použití CSQINPX místo toho.

## Popisy parametrů pro START CHINIT

### CMDSCOPE

Tento parametr se vztahuje pouze na z/OS a určuje, jak se příkaz provádí, když je správce front členem skupiny sdílení front.

''

Příkaz bude proveden ve správci front, v němž byl zadán. Toto je výchozí hodnota.

### ***název\_správce\_front***

Příkaz je proveden ve správci front, který jste zadali, pokud je správce front aktivní v rámci skupiny sdílení front.

Název správce front, kde příkaz zadán nebyl, můžete zadat, pouze pokud používáte prostředí skupiny sdílení front a je povolen příkazový server.

### ENVPARM (***jcl-nahrazení***)

Parametry a hodnoty, které mají být nahrazeny v proceduře JCL (xxxxCHIN, kde xxxx je název správce front), který se používá ke spuštění adresního prostoru inicializátoru kanálu.

### ***jcl-substituce***

Jeden nebo více znakových řetězců ve tvaru keyword=value uzavřených v jednoduchých uvozovkách. Používáte-li více než jeden znakový řetězec, oddělte řetězce čárkami a uzavřete celý seznam do jednoduchých uvozovek, například ENVPARM ('HLQ=CSQ,VER=520').

Tento parametr je platný pouze pro z/OS.

### INITQ (***řetězec***)

Název inicializační fronty pro proces inicializace kanálu. Jedná se o inicializační frontu, která je uvedena v definici přenosové fronty.

Inicializační fronta v systému z/OS je vždy SYSTEM.CHANNEL.INITQ).

### Související informace

Kontrola zabezpečení prostředků příkazů pro fronty aliasů a vzdálené fronty

## **SPUSTIT CMDSERV**

Chcete-li inicializovat příkazový server, použijte příkaz MQSC START CMDSERV.

### **Použití příkazů MQSC**

Informace o tom, jak používat příkazy MQSC, najdete v tématu [Provedení úloh lokální administrace pomocí příkazů MQSC](#).

IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
			12C

Vysvětlení symbolů ve sloupci z/OS viz [Použití příkazů v systému z/OS](#).

- [Syntaktický diagram](#)
- [“Poznámky k použití pro START CMDSERV” na stránce 1291](#)

**Synonymum:** STA CS

#### **SPUSTIT CMDSERV**

▶▶ START CMDSERV ◀◀

### **Poznámky k použití pro START CMDSERV**

1. Příkaz START CMDSERV spouští příkazový server a umožňuje jeho zpracování příkazy ve vstupní frontě systému (SYSTEM.COMMAND.INPUT), příkazy pro přesouvání a příkazy pomocí CMDSCOPE.
2. Je-li tento příkaz zadán prostřednictvím inicializačních souborů nebo prostřednictvím konzoly operátora před uvolněním práce správci front (tj. před automatickým spuštěním příkazového serveru), potlačí všechny předchozí příkazy STOP CMDSERV a správce front může automaticky spustit příkazový server tím, že jej vloží do stavu ENABLED.
3. Pokud je tento příkaz vydán přes konzolu operátora, když je příkazový server ve stavu ZASTAVENO nebo DISABLED, spustí příkazový server a umožní mu zpracovat příkazy na vstupní frontě systému, příkazy pro přesouvání a příkazy modulu CMDSCOPE okamžitě.
4. Je-li příkazový server ve stavu RUNNING nebo WAITING (včetně případu, kdy je příkaz zadán prostřednictvím samotného příkazového serveru), nebo pokud byl příkazový server zastaven automaticky, protože správce front se zavírá, nebude provedena žádná akce, příkazový server zůstane ve svém aktuálním stavu a původce příkazu se vrátí do původního stavu.
5. Příkaz START CMDSERV lze použít k restartování příkazového serveru po jeho zastavení, a to buď kvůli závažné chybě při zpracování zpráv příkazů, nebo pomocí příkazů CMDSCOPE.

### **Spustit listener**

Chcete-li spustit modul listener kanálu, použijte příkaz START LISTENER příkazu MQSC.

### **Použití příkazů MQSC**

Informace o tom, jak používat příkazy MQSC, najdete v tématu [Provedení úloh lokální administrace pomocí příkazů MQSC](#).

IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
✓	✓	✓	CR


Vysvětlení symbolů ve sloupci z/OS viz [Použití příkazů v systému z/OS](#).

- **z/OS** [Diagram syntaxe pro IBM MQ for z/OS](#)
- [Diagram syntaxe pro IBM MQ na jiných platformách](#)
- [“Poznámky k použití” na stránce 1292](#)
- [“Popis parametrů pro START LISTENER” na stránce 1293](#)


**Synonymum:** STA LSTR

## IBM MQ for z/OS

**z/OS**



## IBM MQ na jiných platformách



## Poznámky k použití

1. **z/OS** zapz/OS:
  - a. Je třeba, aby byl spuštěn příkazový server a inicializátor kanálu.
  - b. Není-li zadána hodnota IPADDR, bude modul listener přijímat požadavky na všech dostupných adresách IPv4 a IPv6 .
  - c. Pro TCP/IP je možné naslouchat na více adresách a kombinacích portů.
  - d. Pro každý požadavek START LISTENER pro požadavek TCP/IP je kombinace adresy a portu přidána do seznamu kombinací, na kterých modul listener aktuálně naslouchá.
  - e. Požadavek START LISTENER pro požadavek TCP/IP selže, pokud uvádí stejnou, nebo podmnožinu nebo nadřazenou sadu existující, kombinaci adres a portů, na kterých naslouchá naslouchající modul listener protokolu TCP/IP.

f. Pokud spouštíte modul listener na určité adrese a poskytnete tak zabezpečené rozhraní s produktem zabezpečení, například v bráně firewall, je důležité zajistit, aby v systému nebyla žádná vazba k ostatním nezabezpečeným rozhraním.

Měli byste zakázat směrování pomocí IP a směrování z jiných nezabezpečených rozhraní, aby pakety přicházející na druhé rozhraní nepřenešly na tuto specifickou adresu.

Informace o tom, jak to provést, najdete v příslušné dokumentaci TCP/IP.

2. V systémech IBM i, Systémy SYSTÉM UNIXa Windowsje tento příkaz platný pouze pro kanály, pro které má přenosový protokol (TRPTYPE) hodnotu TCP.

## Popis parametrů pro START LISTENER

### ( název )

Název modulu listener, který má být spuštěn. Zadáte-li tento parametr, nemůžete zadat žádné další parametry.

Nezadáte-li název **z/OS** (na jiných platformách než z/OS), SYSTEM.DEFAULT.LISTENER.TCP je spuštěno.

**z/OS** Tento parametr není platný v systému z/OS.

### **z/OS** CMDSCOPE

Tento parametr se vztahuje pouze na z/OS a určuje, jak se příkaz provádí, když je správce front členem skupiny sdílení front.

..

Příkaz bude proveden ve správci front, v němž byl zadán. Toto je výchozí hodnota.

### **název\_správce\_front**

Příkaz je proveden ve správci front, který jste zadali, pokud je správce front aktivní v rámci skupiny sdílení front.

Název správce front, kde příkaz zadán nebyl, můžete zadat, pouze pokud používáte prostředí skupiny sdílení front a je povolen příkazový server.

### **z/OS** INDISP

Určuje dispozice pro příchozí přenosy, které mají být zpracovány. Možné hodnoty jsou:

#### **QMGR**

Poslechněte si vysílání směrované do správce front. Toto nastavení je výchozí.

#### **SKUPINA**

Poslechněte si vysílání směrované do skupiny sdílení front. Tato možnost je povolena pouze v případě, že se nachází prostředí správce sdílených front.

Tento parametr je platný pouze pro z/OS.

### **z/OS** IPADDR

IP adresa pro TCP/IP uvedená v desítkovém tečkovém desítkovém zápisu IPv4, hexadecimální notaci IPv6 nebo alfanumerickou formu. Tento parametr je platný pouze v případě, že přenosový protokol (TRPTYPE) je TCP/IP.

Tento parametr je platný pouze pro z/OS.

### **z/OS** LUNAME ( řetězec )

Symbolický název místa určení pro logickou jednotku, jak je uveden v datové sadě informací o připojení APPC. (Musí se jednat o stejnou logickou jednotku, která byla zadána pro správce front, pomocí parametru LUNAME příkazu ALTER QMGR.)

Tento parametr je platný pouze pro kanály s přenosovým protokolem (TRPTYPE) LU 6.2. Příkaz START LISTENER, který uvádí TRPTYPE (LU62), musí také uvádět parametr LUNAME.

Tento parametr je platný pouze pro z/OS.

## z/OS PORT ( číslo-portu )

Číslo portu pro TCP. Tento parametr je platný pouze v případě, že přenosový protokol (TRPTYPE) je TCP.

Tento parametr je platný pouze pro z/OS.

## z/OS TRPTYPE

Typ transportu, který má být použit. Toto je volitelné.

### TCP

TCP - Toto je předvolba, jestliže TRPTYPE není uveden.

### LU62

SNA LU 6.2.

Tento parametr je platný pouze pro z/OS.

## z/OS SPUSTIT SPRÁVCE FRONT

Chcete-li inicializovat správce front, použijte příkaz MQSC START QMGR.

### Použití příkazů MQSC


Informace o tom, jak používat příkazy MQSC, najdete v tématu [Provedení úloh lokální administrace pomocí příkazů MQSC](#).

IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
			C

Vysvětlení symbolů ve sloupci z/OS viz [Použití příkazů v systému z/OS](#).

- [Syntaktický diagram](#)
- “Poznámky k použití” na stránce 1294
- “Popisy parametrů pro START QMGR” na stránce 1294

**Synonymum:** STA QMGR



### Poznámky k použití

Po dokončení příkazu je správce front aktivní a dostupný pro aplikace CICS, IMS, dávky a TSO.

### Popisy parametrů pro START QMGR

Tyto volby jsou nepovinné.

## ENVPARM ( *jcl-nahrazení* )

Parametry a hodnoty, které mají být nahrazeny v proceduře JCL (xxxxMSTR, kde xxxx je název správce front), který se používá ke spuštění adresního prostoru správce front.

### *jcl-substituce*

Jeden nebo více znakových řetězců ve tvaru:

```
keyword=value
```

uzavřené do jednoduchých uvozovek. Používáte-li více než jeden znakový řetězec, oddělte řetězce čárkami a uzavřete celý seznam do jednoduchých uvozovek, například ENVPARM ('HLQ=CSQ,VER=520').

MSTR je akceptován jako synonymum pro ENVPARM

## PARM ( *jméno-člena* )

Modul načtení, který obsahuje inicializační parametry správce front. *název-členu* je název zaváděcího modulu, který je poskytován instalací.

Předvolba je CSQZPARM, který je poskytován produktem IBM MQ.

## Spustit službu

Chcete-li spustit službu, použijte příkaz MQSC START SERVICE. Identifikovaná definice služby je spuštěna v rámci správce front a dědí prostředí a proměnné zabezpečení správce front.

## Použití příkazů MQSC

Informace o tom, jak používat příkazy MQSC, najdete v tématu [Provedení úloh lokální administrace pomocí příkazů MQSC](#).

IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
✓	✓	✓	

- [Syntaktický diagram](#)
- [“Popis parametrů pro START SERVICE” na stránce 1295](#)

### Synonymum:

#### SLUŽBA STA

► START SERVICE — ( — *název-slужby* — ) ◄

## Popis parametrů pro START SERVICE

### ( *název-slужby* )

Název definice služby, která má být spuštěna. To je povinné. Název musí být u existující služby v tomto správci front.

Je-li služba již spuštěna a úloha operačního systému je aktivní, vrátí se chyba.

### Související informace

[Práce se službami](#)

## SPUSTIT PŘÍKAZ SMDSCONN

Pomocí příkazu START SMDSCONN příkazu MQSC povolte dříve zastavené připojení z tohoto správce front s použitím zadaných sdílených datových sad zpráv, čímž umožníte jejich alokaci a otevření.


## Použití příkazů MQSC

Informace o tom, jak používat příkazy MQSC, najdete v tématu [Provedení úloh lokální administrace pomocí příkazů MQSC](#).

IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
			2CR

- [Syntaktický diagram](#)
- [“Popisy parametrů pro START SMDSCONN” na stránce 1296](#)

### Synonymum:



## Popisy parametrů pro START SMDSCONN

Tento příkaz se používá po uvedení připojení do stavu AVAIL (STOPPED) předchozím příkazem STOP SMDSCONN. Lze jej také použít k signalizaci na správce front k zopakování připojení, které je ve stavu AVAIL (ERROR) po předchozí chybě.

### **SMDSCONN (název-správce-front | \*)**

Určete správce front, který vlastní sdílenou datovou sadu zpráv, pro které má být spuštěno připojení, nebo hvězdičku pro spuštění připojení ke všem sdíleným datovým sadám zpráv přidruženým k zadané struktuře.

### **CFSTRUCT (název-struktury)**

Zadejte název struktury, pro kterou mají být spuštěna sdílená připojení datové sady zpráv.

### **CMDSCOPE**

Tento parametr určuje způsob provádění příkazu v případě, že je správce front členem skupiny sdílení front.

..

Příkaz bude proveden ve správci front, v němž byl zadán. Toto je výchozí hodnota.

### ***název\_spravce\_front***

Příkaz je proveden ve správci front, který jste zadali, pokud je správce front aktivní v rámci skupiny sdílení front.

Název správce front, kde příkaz zadán nebyl, můžete zadat, pouze pokud používáte prostředí skupiny sdílení front a je povolen příkazový server.

\*

Příkaz se provádí na lokálním správci front a je také předán každému aktivnímu správci front ve skupině sdílení front. Tento efekt se shoduje s výsledkem zadání příkazu pro všechny správce front ve skupině sdílení front.



## z/OS Spustit trasování

K spuštění trasování použijte příkaz MQSC START TRACE.

### Použití příkazů MQSC


Informace o tom, jak používat příkazy MQSC, najdete v tématu [Provedení úloh lokální administrace pomocí příkazů MQSC](#).


IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
			12CR

Vysvětlení symbolů ve sloupci z/OS viz [Použití příkazů v systému z/OS](#).

- [Syntaktický diagram](#)
- [“Poznámky k použití”](#) na stránce 1298
- [“Popisy parametrů pro START TRACE”](#) na stránce 1298
- [“Cílový blok”](#) na stránce 1299
- [“Blok omezení”](#) na stránce 1299

**Synonymum:** STA TRACE





## Poznámky k použití

Zadáte-li tento příkaz, vrátí se číslo trasování v čísle zprávy CSQW130I. Toto číslo trasování (TNO) můžete použít v příkazech ALTER TRACE, DISPLAY TRACE a STOP TRACE.

## Popisy parametrů pro START TRACE

Pokud neuvedete typ trasování, který má být spuštěn, bude spuštěno předvolené trasování (GLOBAL). Typy jsou:

### ÚČTOVÁNÍ

Povoluje data evidence, která poskytují informace o tom, jak aplikace komunikují se správcem front ve formě záznamů SMF 116. Synonymum je A.

**Poznámka:** Účtovací data mohou být ztracena, pokud je trasování evidence spuštěno nebo zastaveno, když jsou spuštěny aplikace. Informace o podmínkách, které musí být splněny pro úspěšné shromažďování evidenčních dat, najdete v tématu [Použití trasování produktu IBM MQ](#).

### CHINIT

To zahrnuje data z inicializátoru kanálu. Synonymum je CHI nebo DQM. Je-li spuštěno trasování pro inicializátor kanálu, zastaví se, pokud se zastaví inicializátor kanálu.

Mějte na zřeteli, že nelze spustit příkaz START TRACE (CHINIT), pokud není spuštěn příkazový server nebo inicializátor kanálu.

### GLOBAL

To zahrnuje data z celého správce front s výjimkou inicializátoru kanálu. Synonymum je G.

### STATISTIKA

Povolí statistiku vysoké úrovně o stavu správce front ve formě záznamů SMF 115. Synonymum je S.

### CMDSCOPE

Tento parametr určuje způsob provádění příkazu v případě, že je správce front členem skupiny sdílení front.

CMDSCOPE nelze použít pro příkazy vydané od první vstupní datové sady inicializace CSQINP1.

..

Příkaz bude proveden ve správci front, v němž byl zadán. Toto je výchozí hodnota.

### ***název\_správce\_front***

Příkaz je proveden ve správci front, který jste zadali, pokud je správce front aktivní v rámci skupiny sdílení front.

Název správce front, kde příkaz zadán nebyl, můžete zadat, pouze pokud používáte prostředí skupiny sdílení front a je povolen příkazový server.

### **COMMENT ( řetězec )**

Uvádí komentář, který je reprodukován ve výstupním záznamu trasování (kromě v cílových tabulkách trasování). Lze jej použít k záznamu, proč byl příkaz vydán.

*řetězec* je libovolný znakový řetězec. Musí být ohraničen jednoduchými uvozovkami, pokud obsahuje mezeru, čárku nebo speciální znak.

## **Cílový blok**

### **DEST**

Uvádí, kam se má zaznamenávat výstup trasování. Může být uvedena více než jedna hodnota, ale nepoužívejte stejnou hodnotu dvakrát.

Význam každé hodnoty je následující:

### **GTF**

Nástroj GTF (Generalized Trace Facility) produktu z/OS . Je-li použito, musí být GTF spuštěno a přijímá záznamy uživatele (USR) před vydáním příkazu START TRACE.

### **OZE**

cyklická tabulka umístěná v ECSA, nebo datový prostor pro CHINIT.

### **SMF**

Prostředek SMF (System Management Facility). Je-li použit příkaz SMF, musí být funkční před zadáním příkazu START TRACE. Čísla záznamů SMF použité produktem IBM MQ jsou 115 a 116. Pro záznam SMF typu 115 jsou poskytnuty podtypy 1, 2 a 215 pro trasování statistiky výkonu.

### **SRV**

Audržovatelnost je vyhrazena pouze pro použití produktu IBM , nikoli pro obecné použití.

**Poznámka:** Pokud je v centru podpory produktu IBM nutné použít toto místo určení pro data trasování, poskytně vám modul CSQWVSER. Pokud se pokusíte použít místo určení SRV bez objektu CSQWVSER, bude při zadávání příkazu START TRACE vytvořena chybová zpráva na konzole z/OS .

Povolené hodnoty a výchozí hodnota závisí na typu trasování, jak je zobrazeno v následující tabulce:

<b>Typ</b>	<b>GTF</b>	<b>RES.</b>	<b>SMF</b>	<b>DOB</b>
GLOBAL	Povoleno	Výchozí	Ne	Povoleno
STATISTIKA	Ne	Ne	Výchozí	Povoleno
ÚČTOVÁNÍ	Povoleno	Ne	Výchozí	Povoleno
CHINIT	Ne	Výchozí	Ne	Povoleno

## **Blok omezení**

Blokovací blok klade volitelná omezení na druhy dat shromažďovaných trasováním. Povolená omezení závisí na typu spuštění trasování, jak je zobrazeno v následující tabulce:

Tabulka 81. Omezení platná pro každý typ trasování

Typ	CLASS	IFCID	UPROSTŘED	USERID
GLOBAL	Povoleno	Povoleno	Povoleno	Povoleno
STATISTIKA	Povoleno	Ne	Ne	Ne
ÚČTOVÁNÍ	Povoleno	Ne	Ne	Ne
CHINIT	Povoleno	Povoleno	Ne	Ne

#### CLASS

Zavede seznam tříd shromážděných dat. Povolené třídy a jejich význam závisí na typu spuštění trasování:

#### (\*)

Spustí trasování pro všechny třídy dat kromě "Statistiky inicializátoru kanálu 04" a "Data evidence kanálu CLASS 04".

#### ( celé číslo )

Libovolné číslo ve sloupci třídy tabulky, která následuje. Můžete použít více než jednu třídu, která je povolena pro typ trasování spuštěných. Rozsah tříd může být určen jako  $m: n$  (například CLASS (01:03)). Pokud nezadáte třídu, použije se výchozí nastavení pro spuštění třídy 1, kromě případů, kdy používáte příkaz **START TRACE (STAT)** bez třídy, kde je výchozí nastavení pro spuštění třídy 1 a 2.

Tabulka 82. Popis trasovacích událostí a tříd.

Tabulka zobrazující různé trasovací události vytvořené pro různé třídy trasování.

Třída	Popis
	<b>globální trasování</b>
01	Vyhrazeno pro službu IBM
02	V řídicím bloku byla zjištěna chyba parametru uživatele
03	Byla zjištěna chyba parametru uživatele při vstupu do rozhraní MQI
	Byla zjištěna chyba parametru uživatele při ukončení rozhraní MQI
	V řídicím bloku byla zjištěna chyba parametru uživatele
04	Vyhrazeno pro službu IBM
	<b>Trasování statistiky</b>
01	Statistiky podsystému
	Statistiky správce front
02	Statistika souhrnu úložiště správce front
03	Souhrn podrobností o paměti správce front
04	Statistika inicializátoru kanálu
	<b>Evidence účtování</b>
01	Čas procesoru strávený zpracováním volání MQI a počet volání MQPUT, MQPUT1 a MQGET
03	Rozšířené účetnictví a statistická data
04	Účtovací data kanálu
	<b>Trasování CHINIT</b>

Tabulka 82. Popis trasovacích událostí a tříd.

Tabulka zobrazující různé trasovací události vytvořené pro různé třídy trasování.

(pokračování)

<b>Třída</b>	<b>Popis</b>
01	Vyhrazeno pro službu IBM
04	Vyhrazeno pro službu IBM

#### **IFCID**

Vyhrazeno pro službu IBM .

#### **UPROSTŘED**

Zavede seznam specifických správců prostředků, pro které jsou shromažďovány informace o trasování. Tuto volbu nemůžete použít pro trasování STAT, ACCTG nebo CHINIT.

(\*)

Spustí trasování pro všechny správce prostředků.

Toto nastavení je výchozí.

( celé číslo )

Identifikační číslo libovolného správce prostředků v následující tabulce. Můžete použít až 8 z povolených identifikátorů správce prostředků; nepoužívat stejnou hodnotu dvakrát.

<i>Tabulka 83. Identifikátory Resource Manager , které jsou povoleny</i>	
<b>UPROSTŘED</b>	<b>Správce prostředků</b>
1	Inicializační procedury
2	Správa služeb agenta
3	Správa zotavení
4	Správa protokolu pro zotavení
6	Správa ukládání dat
7	Podpora podsystému pro související vzpomínky
8	Podpora podsystému pro funkce rozhraní subsystému (SSI)
12	Správa parametrů systému
16	Příkazy přípravy nástrojů, trasování a výpisy
23	Obecné zpracování příkazu
24	Generátor zpráv
26	Účetnictví a statistika instrumentace
148	Správce připojení
163	Správce témat
197	Správce CF
199	Obnova funkčnosti
200	Správa zabezpečení
201	správa dat
211	Správa zámků

<i>Tabulka 83. Identifikátory Resource Manager , které jsou povoleny (pokračování)</i>	
<b>Uprostřed</b>	<b>Správce prostředků</b>
212	Správa zpráv
213	Příkazový server
215	Správa vyrovnávací paměti
242	IBM MQ IMS -most
245	Db2Manager

#### **TDATA**

Vyhrazeno pro službu IBM .

#### **USERID**

Zavede seznam specifických ID uživatelů, pro které se shromažďují trasovací informace. Tuto volbu nemůžete použít pro trasování STAT, ACCTG nebo CHINIT.

**(\*)**

Spustí trasování pro všechna ID uživatelů. Toto nastavení je výchozí.

**( ID uživatele )**

Pojmenuje ID uživatele. Můžete použít až 8 ID uživatele; pro každou z nich se spustí samostatné trasování. ID uživatele je primární autorizační ID úlohy použité produktem IBM MQ v rámci správce front. Jedná se o ID uživatele zobrazené příkazem MQSC DISPLAY CONN.

### **Ukončit kanál**

K zastavení kanálu použijte příkaz MQSC STOP CHANNEL.

### **Použití příkazů MQSC**

Informace o tom, jak používat příkazy MQSC, najdete v tématu [Provedení úloh lokální administrace pomocí příkazů MQSC](#).


<b>IBM i</b>	<b>SYSTÉM UNIX a Linux</b>	<b>Windows</b>	<b>z/OS</b>
✓	✓	✓	CR

Vysvětlení symbolů ve sloupci z/OS viz [Použití příkazů v systému z/OS](#).

- [Syntaktický diagram](#)
- [“Poznámky k použití pro STOP CHANL” na stránce 1303](#)
- [“Popisy parametrů pro STOP CHANNEL” na stránce 1303](#)

**Synonymum:** STOP CHL

## Ukončit kanál



Poznámky:

<sup>1</sup> Platné pouze na z/OS , pokud je správce front členem skupiny sdílení front.

<sup>2</sup> Platné pouze na z/OS.

## Poznámky k použití pro STOP CHANL

1. Zadáte-li buď QMNAME, nebo CONNAME, STATUS musí být buď NEAKTIVNÍ, nebo není uveden. Neuvádějte QMNAME nebo CONNAME a STATUS (STOPPED). Není možné, aby byl kanál zastaven pro jednoho partnera, ale ne pro ostatní. Tento druh funkce může být poskytnut uživatelskou procedurou zabezpečení kanálu. Další informace o uživatelských procedurách kanálů naleznete v tématu [Ukončovací programy kanálu](#).
2. **z/OS** V systému z/OS musí být spuštěn příkazový server a inicializátor kanálu.
3. Všechny kanály ve stavu ZASTAVENO musí být spuštěny ručně; nejsou spuštěny automaticky. Informace o restartování zastavených kanálů najdete v tématu [Restartování zastavených kanálů](#) .
4. Tento příkaz lze zadat na kanál libovolného typu kromě kanálů CLNTCONN (včetně těch, které byly definovány automaticky).
5. Existuje-li lokálně definovaný kanál a automaticky definovaný kanál odesílatele klastru se stejným názvem, příkaz se použije pro lokálně definovaný kanál. Pokud neexistuje žádný lokálně definovaný kanál, ale více než jeden automaticky definovaný kanál odesílatele klastru, použije se příkaz na kanál, který byl naposledy přidán do lokálního úložiště správce front.

## Popisy parametrů pro STOP CHANNEL

### (*název-kanálu*)

Název kanálu, který má být zastaven. Tento parametr je povinný pro všechny typy kanálů.

## **z/OS CHLDISP**

Tento parametr se vztahuje pouze na z/OS a může mít hodnoty:

- DEFAULT
- PRIVATE
- SHARED

Je-li tento parametr vynechán, použije se hodnota DEFAULT. Toto je převzato z výchozího atributu dispozice kanálu, DEFCDISP, objektu kanálu.

Ve spojení s různými hodnotami parametru CMDSCOPE tento parametr řídí dva typy kanálů:

### **SHARED**

Přijímající kanál je sdílený, pokud byl spuštěn v reakci na příchozí přenos směřovaný do skupiny sdílení front.

Odesílající kanál je sdílený, pokud je pro přenosovou frontu nastavena volba SDÍLENÁ.

### **PRIVATE**

Přijímající kanál je soukromý, pokud byl spuštěn jako odezva na příchozí přenos směřovaný do správce front.

Odesílající kanál je soukromý, má-li jeho přenosová fronta jinou povahu než SHARED.

**Poznámka:** Tato dispozice není související s dispozicí nastavenou dispozicí skupiny sdílení front definice kanálu.

Kombinace parametrů CHLDISP a CMDSCOPE také řídí, ze kterého správce front je kanál provozovaný. Možné volby jsou:

- V lokálním správci front, ve kterém je příkaz zadán.
- Na jiném specifickém pojmenovaném správci front ve skupině.
- U každého aktivního správce front ve skupině.
- Na nevhodnějším správci front ve skupině, určený automaticky správcem front jako takový.

Různé kombinace CHLDISP a CMDSCOPE jsou shrnuty v následující tabulce:

<i>Tabulka 84. CHLDISP a CMDSCOPE pro STOP CHANNEL</i>			
<b>CHLDISP</b>	<b>CMDSCOPE () nebo CMDSCOPE (local-qmgr)</b>	<b>CMDSCOPE (qmgr-name)</b>	<b>ROZSAH CMDSCOPE (*)</b>
PRIVATE	Zastavte jako soukromý kanál v lokálním správci front.	Zastavit jako soukromý kanál v pojmenovaném správci front	Zastavit jako soukromý kanál ve všech aktivních správcích front



Tabulka 84. CHLDISP a CMDSCOPE pro STOP CHANNEL (pokračování)			
CHLDISP	CMDSCOPE () nebo CMDSCOPE (local-qmgr)	CMDSCOPE (qmgr-name)	ROZSAH CMDSCOPE (*)
SHARED	<p>Pro kanály RCVR a SVRCONN se jako sdílený kanál zastavte ve všech aktivních správcích front.</p> <p>V případě kanálů SDR, RQSTR a SVR se zastavte jako sdílený kanál ve správci front, ve kterém je spuštěn. Pokud je kanál v neaktivním stavu (není spuštěn) nebo pokud je ve stavu OPAKOVAT, protože inicializátor kanálu, na kterém byl spuštěn, byl zastaven, je u lokálního správce front vydán požadavek na zastavení kanálu pro daný kanál.</p> <p>To může automaticky generovat příkaz pomocí CMDSCOPE a odeslat jej do odpovídajícího správce front. Pokud neexistuje žádná definice pro kanál ve správci front, do kterého je příkaz odeslán, nebo pokud je definice pro příkaz nevhodná, příkaz selže.</p> <p>Definice kanálu ve správci front, ve které je zadán příkaz, může být použit k určení cílového správce front, ve kterém je příkaz skutečně spuštěn. Proto je důležité, aby definice kanálů byly konzistentní. Nekonzistentní definice kanálů mohou vést k neočekávanému chování příkazu.</p>	Nepovoleno	Nepovoleno

### **z/OS** **CMDSCOPE**

Tento parametr se vztahuje pouze na z/OS a určuje, jak se příkaz provádí, když je správce front členem skupiny sdílení front.

Je-li hodnota CHLDISP nastavena na hodnotu SHARED, CMDSCOPE musí být prázdný nebo lokální správce front.

..

Příkaz bude proveden ve správci front, v němž byl zadán. Toto je výchozí hodnota.

#### ***název\_správce\_front***

Příkaz je proveden ve správci front, který jste zadali, pokud je správce front aktivní v rámci skupiny sdílení front.

Název správce front lze zadat pouze v případě, že používáte prostředí skupiny sdílení front, a je-li povolen příkazový server.

\*

Příkaz se provádí na lokálním správci front a je také předán každému aktivnímu správci front ve skupině sdílení front. Tento efekt se shoduje s výsledkem zadání příkazu pro všechny správce front ve skupině sdílení front.

#### **CONNNAME (jméno-připojení)**

Název připojení. Zastavují se pouze kanály odpovídající uvedenému názvu připojení.

Při zadávání příkazu STOP CHANNEL pomocí parametru **CONNNAME** se ujistěte, že hodnota zadaná v parametru **CONNNAME** je přesně tak, jak je zobrazena v “ZOBRAZIT STAV CHSTATUS” na stránce 1040.


## MODE

Určuje, zda má být aktuální dávka povolena řízeným způsobem. Tento parametr je volitelný.

## QUIESCE

Toto nastavení je výchozí.

Umožňuje aktuální dávce dokončit zpracování na distribuovaných platformách.

 V systému z/OS se kanál zastaví poté, co aktuální zpráva dokončila zpracování. (Dávka se pak ukončí a neodešlou se žádné další zprávy, a to ani v případě, že v přenosové frontě čekají zprávy čekající na zpracování.)

Pokud v přijímajícím kanálu neexistuje žádná dávková zpracování, bude kanál před zastavením čekat na některou z následujících akcí:

- Další dávka, která má být spuštěna
- Další prezenční signál (je-li použit prezenční signál)

V případě kanálů připojení serveru umožní aktuální připojení ukončit.

Pokud zadáte příkaz `STOP CHANNEL channelname MODE (QUIESCE)` na kanál připojení serveru, infrastruktura klienta IBM MQ bude včas informována o požadavku na zastavení. Tento čas závisí na rychlosti sítě.

Pokud klientská aplikace používá kanál připojení serveru a při vydání příkazu provádí některou z následujících operací, pak operace MQPUT nebo MQGET selže:

- Operace MQPUT s volbou PMO MQPMO\_FAIL\_IF QUIESING nastaveným na hodnotu MQPESING.
- Operace MQGET s volbou GMO MQGMO\_FAIL\_IF QUIESICING nastavenou.

Klientská aplikace obdrží kód příčiny MQRC\_CONNECTION QUIESCING.

Pokud klientská aplikace používá kanál připojení serveru a provádí některou z následujících operací, pak je pro aplikaci klienta povolena operace MQPUT nebo MQGET:

- Operace MQPUT bez volby PMO MQPMO\_FAIL\_IF QUIESING.
- Operace MQGET bez volby GMO MQGMO\_FAIL\_IF QUIESING.

Všechny následné volání FAIL\_IF QUIESCING používající toto připojení selžou při volání MQRC\_CONNECTION QUIESCING. Volání, která neurčují FAIL\_IF QUIESCING, jsou obvykle povolena k dokončení, ačkoli by aplikace měla dokončit tyto operace včas, aby bylo možné kanál ukončit.

Pokud klientská aplikace neprovádí volání rozhraní API MQ, je-li kanál připojení k serveru zastaven, začne být informován o požadavku na zastavení v důsledku zadání následného volání do produktu IBM MQ a přijetí návratového kódu MQRC\_CONNECTION QUIESCING.


Po odeslání návratového kódu MQRC\_CONNECTION QUIESCING klientovi a povolení všech nevyřízených operací MQPUT nebo MQGET, pokud je to nezbytné, server ukončí připojení klienta pro kanál připojení serveru.

Vzhledem k nepřesnému časování operací sítě by se aplikace klienta neměla pokoušet o další operace rozhraní API MQ.

## Vynutit

Pro kanály připojení serveru přeruší aktuální připojení, vrací MQRC\_CONNECTION\_BROKEN.

U jiných typů kanálů ukončuje přenos aktuální dávky. To pravděpodobně bude mít za následek nejisté situace.

 V systému IBM MQ for z/OS určuje parametr FORCE přerušení jakékoli nové alokace zpráv, což může zanechat BIND\_NOT\_FIXED zpráv částečně přealokovaná nebo mimo pořadí.

## TERMINATE

► **z/OS** V z/OS to je synonymní s FORCE.

Na jiných platformách tento parametr ukončuje přenos libovolné aktuální dávky. To umožňuje příkazu skutečně ukončit podproces nebo proces kanálu.

Pro kanály připojení serveru přeruší aktuální připojení, vrací MQRC\_CONNECTION\_BROKEN.

► **z/OS** V operačním systému IBM MQ for z/OSurčuje parametr TERMINATE přerušení jakékoli nové alokace zpráv, která může zanechat BIND\_NOT\_FIXED zpráv částečně převalokovaná nebo mimo pořadí.

## QMNAME (*qmname*)

Název správce front. Zastavují se pouze kanály odpovídající zadanému vzdálenému správci front.

## STATUS

Určuje nový stav kanálů zastavených tímto příkazem. Podrobnosti o kanálech ve stavu STOPPED, zejména kanálů SVRCONN v systému IBM MQ for z/OS, najdete v tématu [Restartování zastavených kanálů](#).

## ZASTAVENO

Kanál je zastaven. Pro odesílací kanál nebo kanál serveru je přenosová fronta nastavena na GET (DISABLED) a NOTRIGGER.

Jedná se o předvolbu, pokud není zadáno QMNAME nebo CONNAME.

## NEAKTIVNÍ

Kanál je neaktivní.

Jedná se o výchozí nastavení, je-li uvedeno QMNAME nebo CONNAME.

## STOP CHANNEL (MQTT)

K zastavení kanálu produktu IBM MQ Telemetry použijte příkaz MQSC STOP CHANNEL.

## Použití příkazů MQSC

Informace o tom, jak používat příkazy MQSC, najdete v tématu [Provedení úloh lokální administrace pomocí příkazů MQSC](#).

IBM i	AIX a Linux	Windows	z/OS
	✓	✓	

**Poznámka:** V případě serveru telemetrie je AIX jedinou podporovanou platformou UNIX .

Příkaz STOP CHANNEL (MQTT) je platný pouze pro kanály IBM MQ Telemetry .

**Synonymum:** STOP CHL

### Ukončit kanál

► STOP CHANNEL — ( — *název\_kanálu* — ) — CHLTYPE — ( — MQTT — ) →

└── CLIENTID — ( — *clientid* — ) ──┘

## Poznámky k použití pro STOP CHANL

1. Všechny kanály ve stavu ZASTAVENO musí být spuštěny ručně; nejsou spuštěny automaticky.

## Popisy parametrů pro STOP CHANNEL

### (název-kanálu)

Název kanálu, který má být zastaven. Tento parametr je vyžadován pro všechny typy kanálů včetně kanálů produktu MQTT.

### CHLTYPE

Typ kanálu. Hodnota musí být MQTT.

### CLIENTID (řetězec)

Identifikátor klienta. Identifikátor klienta je 23bajtový řetězec, který identifikuje přenosový klient IBM MQ Telemetry. Když příkaz STOP CHANNEL uvádí hodnotu CLIENTID, zastaví se pouze připojení pro uvedený identifikátor klienta. Není-li hodnota CLIENTID zadána, budou všechna připojení na kanálu zastavena.

## UKONČIT CHINIT

Chcete-li zastavit inicializátor kanálu, použijte příkaz MQSC STOP CHINIT. Je třeba, aby byl spuštěn příkazový server.

## Použití příkazů MQSC

Informace o tom, jak používat příkazy MQSC, najdete v tématu [Provedení úloh lokální administrace pomocí příkazů MQSC](#).


IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
			CR

Vysvětlení symbolů ve sloupci z/OS viz [Použití příkazů v systému z/OS](#).

- [Syntaktický diagram](#)
- [“Poznámky k použití pro STOP CHINIT” na stránce 1308](#)
- [“Popisy parametrů pro STOP CHINIT” na stránce 1309](#)

**Synonymum:** STOP CHI

### UKONČIT CHINIT



Poznámky:

<sup>1</sup> Platné pouze tehdy, je-li správce front členem skupiny sdílení front.

## Poznámky k použití pro STOP CHINIT

1. Když zadáte příkaz STOP CHINIT, produkt IBM MQ zastaví všechny kanály, které jsou spuštěny následujícím způsobem:
  - Odesílací kanály a kanály serveru se zastavují pomocí příkazu STOP CHANNEL MODE (QUIESCE) STATUS (INACTIVE).

- Všechny ostatní kanály jsou zastaveny pomocí STOP CHANNEL MODE (FORCE)

Informace o tom, co to zahrnuje, naleznete v příručce [“Ukončit kanál”](#) na stránce 1302 .

2. V důsledku zadání příkazu STOP CHINIT můžete obdržet zprávy o chybě komunikace.

## Popisy parametrů pro STOP CHINIT

### CMDSCOPE

Tento parametr určuje způsob provádění příkazu v případě, že je správce front členem skupiny sdílení front.

..

Příkaz bude proveden ve správci front, v němž byl zadán. Toto je výchozí hodnota.

#### ***název\_správce\_front***

Příkaz je proveden ve správci front, který jste zadali, pokud je správce front aktivní v rámci skupiny sdílení front.

Název správce front, kde příkaz zadán nebyl, můžete zadat, pouze pokud používáte prostředí skupiny sdílení front a je povolen příkazový server.

\*

Příkaz se provádí na lokálním správci front a je také předán každému aktivnímu správci front ve skupině sdílení front. Tento efekt se shoduje s výsledkem zadání příkazu pro všechny správce front ve skupině sdílení front.

### SHARED

Určuje, zda by se měl inicializátor kanálu pokusit o restartování všech aktivních odesílacích kanálů, spuštěný s CHLDISP (SHARED), který vlastní v jiném správci front. Možné hodnoty jsou:

#### **RESTART**

Kanály sdílených odesílacích kanálů se mají restartovat. Toto nastavení je výchozí.

#### **ZASTAVIT**

Sdílené odesílací kanály se nerestartují, takže se stanou neaktivními.

(Aktivní kanály spuštěné s CHLDISP (FIXSHARED) se nerestartovaly a vždy se stanou neaktivními.)

## UKONČIT CMDSERV

K zastavení příkazového serveru použijte příkaz MQSC STOP CMDSERV.

### Použití příkazů MQSC

Informace o tom, jak používat příkazy MQSC, najdete v tématu [Provedení úloh lokální administrace pomocí příkazů MQSC](#).

IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
			12C

Vysvětlení symbolů ve sloupci z/OS viz [Použití příkazů v systému z/OS](#).

- [Syntaktický diagram](#)
- [“Poznámky k použití pro STOP CMDSERV”](#) na stránce 1310

**Synonymum:** STOP CS

#### **UKONČIT CMDSERV**

▶ STOP CMDSERV ◀

## Poznámky k použití pro STOP CMDSERV

1. STOP CMDSERV zastaví příkazový server ze zpracování příkazů ve vstupní frontě příkazového řádku (SYSTEM.COMMAND.INPUT), příkazy pro přesouvání a příkazy pomocí CMDSCOPE.
2. Je-li tento příkaz zadán prostřednictvím inicializačních souborů nebo prostřednictvím konzoly operátora před tím, než je práce uvolněna správci front (tj. před automatickým spuštěním příkazového serveru), brání tomu, aby se příkazový server automaticky spouštěl, a vloží jej do stavu DISABLED. Přepisuje dřívější příkaz START CMDSERV.
3. Je-li tento příkaz zadán prostřednictvím konzoly operátora nebo příkazového serveru, je-li příkazový server ve stavu RUNNING, zastaví tento příkazový server, jakmile dokončí zpracování aktuálního příkazu. Pokud k tomu dojde, příkazový server přejde do stavu STOPPED.
4. Je-li tento příkaz zadán prostřednictvím konzoly operátora, zatímco je příkazový server ve stavu WAITING, okamžitě zastaví příkazový server. Pokud k tomu dojde, příkazový server přejde do stavu STOPPED.
5. Je-li tento příkaz zadán, když je příkazový server ve stavu DISABLED nebo STOPPED, nebude provedena žádná akce, příkazový server zůstane ve svém aktuálním stavu a původce příkazu se vrátí chybovou zprávou.

## ZASTAVIT PŘIPOJENÍ

Pomocí příkazu MQSC STOP CONN přerušte spojení mezi aplikací a správcem front.


### Použití příkazů MQSC

Informace o tom, jak používat příkazy MQSC, najdete v tématu [Provedení úloh lokální administrace pomocí příkazů MQSC](#).

IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
✓	✓	✓	

- [Syntaktický diagram](#)
- [“Poznámky k použití” na stránce 1310](#)
- [“Popisy parametrů pro příkaz STOP CONN” na stránce 1310](#)

**Synonymum:** STOP CONN



### Poznámky k použití

Mohou nastat okolnosti, za kterých nemůže správce front implementovat tento příkaz, pokud nelze zaručit úspěch tohoto příkazu.

### Popisy parametrů pro příkaz STOP CONN

#### ( *identifikátor-připojení* )

Identifikátor definice připojení pro připojení, které má být přerušeno.

Když se aplikace připojí k produktu IBM MQ, je mu přidělen jedinečný 24bajtový identifikátor připojení (ConnectionId). Hodnota CONN je vytvořena převedením posledních osmi bajtů hodnoty ConnectionId na její 16znakový hexadecimální ekvivalent.

## EXTCONN

Hodnota EXTCONN je založena na prvních šestnácti bajtech ConnectionId převedených na jeho 32-  
znakový hexadecimální ekvivalent.

Připojení jsou identifikována 24bajtovým identifikátorem připojení. Identifikátor připojení se skládá  
z předpony, která identifikuje správce front, a příponu, která identifikuje připojení k tomuto správci  
front. Při výchozím nastavení je předpona pro správce front, který je momentálně spravován, ale  
můžete zadat předponu explicitně pomocí parametru EXTCONN. K zadání přípony použijte parametr  
CONN.

Jsou-li identifikátory připojení získány z jiných zdrojů, zadejte plně kvalifikovaný identifikátor připojení  
(EXTCONN a CONN), abyste se vyhnuli možným problémům souvisejícím s nejedinečnými hodnotami  
CONN.

### Související odkazy

“ZOBRAZIT PŘIPOJENÍ” na stránce 1079

Pomocí příkazu MQSC DISPLAY CONN zobrazte informace o připojení o aplikacích připojených ke správci  
front. Jedná se o užitečný příkaz, protože vám umožňuje identifikovat aplikace s dlouhými spuštěnými  
jednotkami práce.

## Ukončit listener

K zastavení modulu listener kanálu použijte příkaz MQSC STOP LISTENER.

## Použití příkazů MQSC

Informace o tom, jak používat příkazy MQSC, najdete v tématu [Provedení úloh lokální administrace pomocí příkazů MQSC](#).

IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
✓	✓	✓	CR

Vysvětlení symbolů ve sloupci z/OS viz [Použití příkazů v systému z/OS](#).


- ▶ **z/OS** [Diagram syntaxe pro IBM MQ for z/OS](#)
- [Diagram syntaxe pro IBM MQ na jiných platformách](#)
- ▶ **z/OS** [“Poznámky k použití” na stránce 1312](#)
- [“Popis parametrů pro STOP LISTENER” na stránce 1312](#)

**Synonymum:** STOP LSTR

## IBM MQ for z/OS



## Ukončit listener



Poznámky:

<sup>1</sup> Platné pouze na IBM MQ for z/OS , pokud je správce front členem skupiny sdílení front.

## IBM MQ na jiných platformách

### Ukončit listener

```
STOP LISTENER — ? — ( — název — ) →
```

## Poznámky k použití

**z/OS** zapz/OS:

- Je třeba, aby byl spuštěn příkazový server a inicializátor kanálu.
- Pokud modul listener naslouchá na více adresách nebo portech, jsou zastaveny pouze kombinace adresy a portu s uvedenou adresou nebo portem.
- Pokud modul listener naslouchá na všech adresách pro konkrétní port, požadavek na zastavení pro určitou IPADDR se stejným portem selže.
- Není-li zadána adresa ani port, jsou zastaveny všechny adresy a porty a úloha modulu listener se ukončí.

## Popis parametrů pro STOP LISTENER

### ( název )

Název modulu listener, který má být zastaven. Zadáte-li tento parametr, nemůžete zadat žádné další parametry.

Tento parametr je povinný na všech platformách **z/OS** jiných než z/OS , kde není podporovaným parametrem.

### **z/OS** CMDSCOPE

Tento parametr určuje způsob provádění příkazu v případě, že je správce front členem skupiny sdílení front.

..

Příkaz bude proveden ve správcí front, v němž byl zadán. Toto je výchozí hodnota.

### **název\_správce\_front**

Příkaz je proveden ve správcí front, který jste zadali, pokud je správce front aktivní v rámci skupiny sdílení front.



Název správce front, kde příkaz zadán nebyl, můžete zadat, pouze pokud používáte prostředí skupiny sdílení front a je povolen příkazový server.

Tento parametr je platný pouze pro z/OS.

#### **z/OS** **INDISP**

Určuje dispozice příchozích přenosů, které modul listener obsluhuje. Možné hodnoty jsou:

##### **QMGR**

Manipulace pro přenosy směřované do správce front. Toto nastavení je výchozí.

##### **SKUPINA**

Manipulace pro přenosy směřované do skupiny sdílení front. Tato možnost je povolena pouze v případě, že se nachází prostředí správce sdílených front.

Tento parametr je platný pouze pro z/OS.

#### **z/OS** **IPADDR**

IP adresa pro TCP/IP uvedená v desítkovém tečkovém desítkovém zápisu IPv4, hexadecimální notaci IPv6 nebo alfanumerickou formou. Tento parametr je platný pouze v případě, že přenosový protokol (TRPTYPE) je TCP/IP.

Tento parametr je platný pouze pro z/OS.

#### **z/OS** **PORT**

Číslo portu pro protokol TCP/IP. Jedná se o číslo portu, na kterém má modul listener zastavit naslouchání. Tato volba je platná pouze v případě, že přenosový protokol je TCP/IP.

Tento parametr je platný pouze pro z/OS.

#### **z/OS** **TRPTYPE**

Použitý přenosový protokol. Toto je volitelné.

##### **TCP**

TCP - Toto je předvolba, jestliže TRPTYPE není uveden.

##### **LU62**

SNA LU 6.2.

Tento parametr je platný pouze pro z/OS.

Modul listener se zastaví v režimu uvedení do klidového stavu (nepovažuje žádné další požadavky).

#### **z/OS** **ZASTAVIT QMGR**

K zastavení správce front použijte příkaz MQSC STOP QMGR.

### **Použití příkazů MQSC**


Informace o tom, jak používat příkazy MQSC, najdete v tématu [Provedení úloh lokální administrace pomocí příkazů MQSC](#).

<b>IBM i</b>	<b>SYSTÉM UNIX a Linux</b>	<b>Windows</b>	<b>z/OS</b>
			CR

Vysvětlení symbolů ve sloupci z/OS viz [Použití příkazů v systému z/OS](#).

- [Syntaktický diagram](#)
- [“Popisy parametrů pro STOP QMGR” na stránce 1314](#)

**Synonymum:** Pro tento příkaz neexistuje žádné synonymum.



## Popisy parametrů pro STOP QMGR

Parametry jsou volitelné.

### CMDSCOPE

Tento parametr určuje způsob provádění příkazu v případě, že je správce front členem skupiny sdílení front.

..

Příkaz bude proveden ve správci front, v němž byl zadán. Toto je výchozí hodnota.

#### ***název\_správce\_front***

Příkaz je proveden ve správci front, který jste zadali, pokud je správce front aktivní v rámci skupiny sdílení front.

Název správce front, kde příkaz zadán nebyl, můžete zadat, pouze pokud používáte prostředí skupiny sdílení front a je povolen příkazový server.

\*

Příkaz se provádí na lokálním správci front a je také předán každému aktivnímu správci front ve skupině sdílení front. Tento efekt se shoduje s výsledkem zadání příkazu pro všechny správce front ve skupině sdílení front.

### MODE

Uvádí, zda programy, které se právě provádějí, mají povolenou dokončit.

#### **QUIESCE**

Povoluje programy, které jsou momentálně prováděny, aby dokončily zpracování. Žádný nový program není povolen ke spuštění. Toto nastavení je výchozí.

Tato volba znamená, že všechna připojení k jiným adresním prostorům musí být ukončena dříve, než se správce front zastaví. Systémový operátor může určit, zda nějaká spojení zůstanou, pomocí příkazu DISPLAY CONN, a mohou zrušit zbývající připojení pomocí příkazů z/OS .

Tato volba deregistruje IBM MQ ze správce automatického restartu z/OS (ARM).

#### **Vynutit**

Ukončuje programy, které jsou aktuálně prováděny, včetně obslužných programů. Žádný nový program není povolen ke spuštění. Tato volba může způsobit situace v nejistém stavu.

Tato volba nemusí fungovat, jsou-li všechny aktivní protokoly plné a archivace žurnálu se nevyskytla. V této situaci musíte zadat příkaz z/OS , který se má ukončit.

Tato volba deregistruje IBM MQ ze správce automatického restartu z/OS (ARM).

#### **RESTART**

Ukončuje programy, které jsou aktuálně prováděny, včetně obslužných programů. Žádný nový program není povolen ke spuštění. Tato volba může způsobit situace v nejistém stavu.

Tato volba nemusí fungovat, jsou-li všechny aktivní protokoly plné a archivace žurnálu se nevyskytla. V této situaci musíte zadat příkaz z/OS , který se má ukončit.

Tato volba neregistroval produkt IBM MQ z ARM, takže správce front je vhodný pro okamžité automatické restartování.

## Zastavit službu

Chcete-li zastavit službu, použijte příkaz MQSC STOP SERVICE.

## Použití příkazů MQSC

Informace o tom, jak používat příkazy MQSC, najdete v tématu [Provedení úloh lokální administrace pomocí příkazů MQSC](#).

IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
✓	✓	✓	

- [Syntaktický diagram](#)
- “Poznámky k použití” na stránce 1315
- “Popisy parametrů pro STOP SERVICE” na stránce 1315

### Synonymum:

#### Zastavit službu

► STOP SERVICE — ( — *název-slужby* — ) ◄

## Poznámky k použití

Je-li služba spuštěna, je požadována její zastavení. Tento příkaz je zpracováván asynchronně, takže se může vrátit, než se služba zastaví.

Pokud má služba, která je požadována pro zastavení, definován žádný příkaz STOP, je vrácena chyba.

## Popisy parametrů pro STOP SERVICE

### ( *název-slужby* )

Název definice služby, která má být zastavena. To je povinné. Název musí být u existující služby v tomto správci front.

### Související odkazy

“ZMĚNIT SLUŽBU” na stránce 790

Pomocí příkazu MQSC ALTER SERVICE můžete změnit parametry existující definice služby produktu IBM MQ .

“Spustit službu” na stránce 1295

Chcete-li spustit službu, použijte příkaz MQSC START SERVICE. Identifikovaná definice služby je spuštěna v rámci správce front a dědí prostředí a proměnné zabezpečení správce front.

### Související informace

[Práce se službami](#)

## ZASTAVIT PŘÍKAZ SMDSCONN

Použijte příkaz MQSC STOP SMDSCONN k ukončení připojení z tohoto správce front k jedné nebo více zadaným sdíleným datovým sadám zpráv (což způsobí jejich zavření a dealokace) a k označení připojení jako STOPPED.

## Použití příkazů MQSC


Informace o tom, jak používat příkazy MQSC, najdete v tématu [Provedení úloh lokální administrace pomocí příkazů MQSC](#).

IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
			2CR

- [“Diagram syntaxe pro STOP SMDSCONN” na stránce 1316](#)
- [“Popisy parametrů pro STOP SMDSCONN” na stránce 1316](#)

## Diagram syntaxe pro STOP SMDSCONN

Synonymum:



## Popisy parametrů pro STOP SMDSCONN

### SMDSCONN

Určete správce front, který vlastní sdílenou datovou sadu zpráv, pro které má být připojení zastaveno, nebo hvězdičku, chcete-li zastavit připojení ke všem sdíleným datovým sadám zpráv přidruženým k zadané struktuře.

### CFSTRUCT

Zadejte název struktury, pro kterou mají být zastavena připojení sdílených datových sad zpráv.

### CMDSCOPE

Tento parametr určuje způsob provádění příkazu v případě, že je správce front členem skupiny sdílení front.

''

Příkaz bude proveden ve správci front, v němž byl zadán. Toto je výchozí hodnota.

#### ***název\_správce\_front***

Příkaz je proveden ve správci front, který jste zadali, pokud je správce front aktivní v rámci skupiny sdílení front.

Název správce front, kde příkaz zadán nebyl, můžete zadat, pouze pokud používáte prostředí skupiny sdílení front a je povolen příkazový server.

\*

Příkaz se provádí na lokálním správci front a je také předán každému aktivnímu správci front ve skupině sdílení front. Tento efekt se shoduje s výsledkem zadání příkazu pro všechny správce front ve skupině sdílení front.

## z/OS Zastavit trasování

K zastavení trasování použijte příkaz MQSC STOP TRACE.

### Použití příkazů MQSC


Informace o tom, jak používat příkazy MQSC, najdete v tématu [Provedení úloh lokální administrace pomocí příkazů MQSC](#).


IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
			12CR

Vysvětlení symbolů ve sloupci z/OS viz [Použití příkazů v systému z/OS](#).

- [Syntaktický diagram](#)
- [“Popisy parametrů pro STOP TRACE” na stránce 1318](#)
- [“Cílový blok” na stránce 1319](#)
- [“Blok omezení” na stránce 1319](#)

**Synonymum:** Pro tento příkaz neexistuje žádné synonymum.





## Popisy parametrů pro STOP TRACE

Každá volba, kterou používáte, omezuje účinek příkazu na aktivní trasování, která byla spuštěna pomocí stejné volby, ať už explicitně, nebo při výchozím nastavení, se stejnými hodnotami parametrů.

Je třeba určit typ trasování nebo hvězdičku. Příkaz STOP TRACE (\*) zastaví všechna aktivní trasování.

Typy trasování jsou:

### ÚČTOVÁNÍ

Účtovací data (synonymum je A)

**Poznámka:** Účtovací data mohou být ztracena, pokud je trasování evidence spuštěno nebo zastaveno, když jsou spuštěny aplikace. Informace o podmínkách, které musí být splněny pro úspěšné shromažďování evidenčních dat, najdete v tématu [Použití trasování produktu IBM MQ](#).

### CHINIT

Data služby z iniciátoru kanálu. Synonymum je CHI nebo DQM.

Pokud jediné trasování spuštěné na CHINIT je spuštěno automaticky při spuštění CHINIT, trasování lze zastavit pouze explicitním uvedením TNO pro výchozí trasování CHINIT (0). Například: STOP TRACE (CHINIT) TNO(0)

### GLOBAL

Servisní data z celého správce front s výjimkou inicializátoru kanálu. Synonymum je G.

### STATISTIKA

Statistické údaje (synonymum je S)

\*

Všechny aktivní trasování

### CMDSCOPE

Tento parametr určuje způsob provádění příkazu v případě, že je správce front členem skupiny sdílení front.

CMDSCOPE nelze použít pro příkazy vydané od první vstupní datové sady inicializace CSQINP1.

..

Příkaz bude proveden ve správci front, v němž byl zadán. Toto je výchozí hodnota.

### ***název\_správce\_front***

Příkaz je proveden ve správci front, který jste zadali, pokud je správce front aktivní v rámci skupiny sdílení front.

Název správce front, kde příkaz zadán nebyl, můžete zadat, pouze pokud používáte prostředí skupiny sdílení front a je povolen příkazový server.

### **COMMENT ( řetězec )**

Uvádí komentář, který je reprodukován ve výstupním záznamu trasování (kromě trasovaných stopových tabulek) a může být použit k záznamu, proč byl příkaz vydán.

*řetězec* je libovolný znakový řetězec. Musí být ohraničen jednoduchými uvozovkami, pokud obsahuje mezeru, čárku nebo speciální znak.

## **Cílový blok**

### **DEST**

Omezí akci na trasování spuštěné pro konkrétní cíle. Může být uvedena více než jedna hodnota, ale nepoužívejte stejnou hodnotu dvakrát. Není-li uvedena žádná hodnota, seznam není omezen.

Možné hodnoty a jejich významy jsou:

#### **GTF**

Generalizovaný trasovací prostředek

#### **OZE**

cyklická tabulka umístěná v ECSA

#### **SMF**

Prostředek pro správu systému

#### **SRV**

Rutiny provozuschopnosti navržené pro diagnostiku problémů.

## **Blok omezení**

### **CLASS ( celé\_číslo )**

Omezení příkazu na trasování spuštěno pro konkrétní třídy. Seznam povolených tříd najdete v příkazu START TRACE. Rozsah tříd lze zadat jako *m: n* (např. CLASS (01:03)). Pokud jste nezadali typ trasování, nemůžete uvést třídu.

Výchozí nastavení je CLASS (\*), což neomezuje příkaz.

### **RMID ( celé\_číslo )**

Omezuje příkaz na trasování spuštěné pro konkrétní správce prostředků. Seznam povolených identifikátorů správce prostředků najdete v příkazu START TRACE.

Tuto volbu nepoužívejte s trasovacím typem STAT, ACCTG nebo CHINIT.

Výchozí hodnota je RMID (\*), která tento příkaz neomezuje.

### **TNO ( celé\_číslo )**

Omezuje příkaz na konkrétní trasování identifikovaný jejich číslem trasování (0 až 32). Může být použito až 8 čísel trasování. Je-li použito více než jedno číslo, lze použít pouze jednu hodnotu pro USERID.

0 je trasování, které může inicializátor kanálu spustit automaticky. Trasování 1 až 32 jsou hodnoty pro správce front nebo inicializátor kanálu, který může být spuštěn automaticky správcem front, nebo ručně pomocí příkazu START TRACE.

Předvolba je TNO (\*), která aplikuje příkaz na všechna aktivní trasování s čísly 1 až 32, ale **ne** k trasování 0. Trasovací číslo 0 lze zastavit pouze zadáním explicitního zadání.

## USERID ( řetězec )

Omezuje činnost příkazu STOP TRACE na trasování spuštěná pro určité ID uživatele. Lze použít až 8 ID uživatelů. Je-li použito více než jedno ID uživatele, lze pro TNO použít pouze jednu hodnotu. Tuto volbu nepoužívejte s trasovacím typem STAT, ACCTG nebo CHINIT.

Výchozí hodnota je USERID (\*), která tento příkaz neomezuje.

## SUSPEND QMgr

Pomocí příkazu MQSC SUSPEND QMGR doporučte ostatním správcům front v klastru, aby nedocházelo k odesílání zpráv do lokálního správce front, je-li to možné.

## Použití příkazů MQSC

Informace o tom, jak používat příkazy MQSC, najdete v tématu [Provedení úloh lokální administrace pomocí příkazů MQSC](#).

Další podrobnosti o použití příkazů SUSPEND QMGR a RESUME QMGR k dočasnému odebrání správce front z klastru naleznete v tématu [SUSPEND QMGR, RESUME QMGR a clusters](#).


**z/OS** V systému z/OS lze tento příkaz použít také k pozastavení protokolování a aktualizaci aktivity pro správce front, dokud nebude zadán následný příkaz RESUME QMGR. Jeho akci lze vrátit příkazem RESUME QMGR. Tento příkaz neznamená, že správce front je zakázán.

IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
✓	✓	✓	Viz <a href="#">“Použití SUSPEND QMGR v z/OS”</a> na stránce 1321

Vysvětlení symbolů ve sloupci z/OS viz [Použití příkazů v systému z/OS](#).

- [Syntaktický diagram](#)
- **z/OS** [“Použití SUSPEND QMGR v z/OS”](#) na stránce 1321
- **z/OS** [“Poznámky k použití”](#) na stránce 1321
- [“Popis parametrů pro SUSPEND QMGR”](#) na stránce 1321

**Synonymum:** žádné





## Použití SUSPEND QMGR v z/OS

z/OS

SUSPEND QMGR lze použít na z/OS. V závislosti na parametrech použitých v příkazu může být vydáván z různých zdrojů. Vysvětlení symbolů v této tabulce viz [“Použití příkazů v systému z/OS”](#) na stránce 632.

Příkaz	Zdroje příkazů	Notes
POZASTAVIT KLASTR SPRÁVCE FRONT/CLUNL	CR	Ujistěte se, že je spuštěn inicializátor kanálu
POZASTAVIT SLUŽBU QMGR	CR	
POZASTAVIT PROTOKOL QMGR	C	

### Poznámky k použití

z/OS

zapz/OS:

- Definujete-li CLUSTER nebo CLUSNL, uvědomte si následující chování:
  - Příkaz selže, pokud inicializátor kanálu nebyl spuštěn.
  - Jakékoli chyby jsou nahlášeny na systémové konzole, kde je spuštěn inicializátor kanálu; nejsou hlášeny systému, který příkaz vydal.
- Příkazy SUSPEND QMGR a RESUME QMGR jsou podporovány pouze prostřednictvím konzoly. Všechny ostatní příkazy SUSPEND a RESUME jsou však podporovány prostřednictvím konzoly a příkazového serveru.

### Popis parametrů pro SUSPEND QMGR

Parametry SUSPEND QMGR s parametry CLUSTER nebo CLUSNL slouží k určení klastru nebo klastrů, pro které je pozastavena dostupnost, jak se pozastavení uplatní.

z/OS

V operačním systému z/OSřídí aktivitu protokolování a aktualizací a způsob provádění příkazu v případě, že je správce front členem skupiny sdílení front.

Pomocí příkazu SUSPEND QMGR FACILITY (Db2) lze ukončit připojení správce front k produktu Db2. Tento příkaz může být užitečný v případě, že chcete použít službu na Db2. Mějte na paměti, že pokud použijete tuto volbu, nebude existovat žádný přístup k prostředkům produktu Db2, například velké zprávy, které mohou být odloženy na server Db2 z prostředku CF.

z/OS

Příkaz SUSPEND QMGR FACILITY (IMSBRIDGE) můžete použít k zastavení odesílání zpráv z mostu produktu IBM MQ IMS do produktu IMS OTMA. 

z/OS

 Další informace o řízení doručování zpráv do sdílených a nesdílených front naleznete v tématu [Řízení mostu IMS](#).

#### CLUSTER (název klastru)

Název klastru, pro který se má pozastavit dostupnost.

#### CLUSNL (nlname)

Název seznamu názvů, který určuje seznam klastrů, pro které se má pozastavit dostupnost.

z/OS

#### Poskytovaná služba

Určuje zařízení, na které má být připojení ukončeno. Parametr musí mít jednu z následujících hodnot:

##### Db2

Způsobí ukončení stávajícího připojení k produktu Db2. Připojení se znovu ustanoveno, když je vydán příkaz [“OBNOVIT SPRÁVCE FRONT”](#) na stránce 1255. Když je připojení Db2 POZASTAVENO, všechny požadavky rozhraní API, které musí přistupovat k Db2, aby byly dokončeny, budou pozastaveny, dokud nebude vydán příkaz RESUME QMGR FACILITY (DB2). Požadavky rozhraní API zahrnují:

- První operace MQOPEN sdílené fronty od spuštění správce front

- MQPUT, MQPUT1 a MQGET do nebo ze sdílené fronty, kde informační obsah zprávy byl odložen do produktu Db2

### **z/OS** **IMSMOST**

Zastaví odesílání zpráv z front mostu IMS do OTMA. Připojení IMS není ovlivněno. Pokud byly úlohy, které přenášejí zprávy do produktu IMS, ukončeny, do produktu IMS se neodešlou žádné další zprávy, dokud nedojde k jedné z následujících akcí:

- OTMA nebo IMS se zastaví a znovu spustí.
- Produkt IBM MQ je zastaven a restartován.
- Příkaz **“OBNOVIT SPRÁVCE FRONT”** na stránce 1255 je zpracováván

Vrátit zprávy z produktu IMS OTMA do správce front nejsou ovlivněny.

Chcete-li monitorovat průběh zpracování příkazu, zadejte následující příkaz a ujistěte se, že žádná z front není otevřená:

```
DIS Q(*) CMDSCOPE(qmgr) STGCLASS(bridge_stgclass) IPPROCS
```

Je-li nějaká fronta otevřená, pomocí příkazu DISPLAY QSTATUS ověřte, zda je most produktu MQ-IMS neotvíráte.

Tento parametr je platný pouze pro z/OS.

### **z/OS** **LOG**

Pozastaví protokolování a aktualizuje aktivitu pro správce front, dokud nebude vydán následný požadavek RESUME. Všechny nezapsané vyrovnávací paměti protokolu jsou externalizovány, je proveden kontrolní bod systému (pouze prostředí nesdílených dat) a BSDS se aktualizuje s vysokou hodnotou RBA, než je činnost aktualizace pozastavena. Vydává se zvýrazněná zpráva (CSQJ372I) a zůstane na konzole systému, dokud nebude obnovena aktivita aktualizace. Platí pouze pro z/OS. Je-li uveden parametr LOG, příkaz může být vydán pouze ze systémové konzoly z/OS.

Tato volba není povolena, je-li systém uveden do klidového stavu aktivní buď příkazem ARCHIVE LOG, nebo příkazem STOP QMGR.

Aktivita aktualizace zůstává pozastavena, dokud nebude vydán příkaz RESUME QMGR LOG nebo STOP QMGR.

Tento příkaz nesmí být použit během období vysoké aktivity nebo po dlouhou dobu. Pozastavení aktivity aktualizace může způsobit zpoždění událostí souvisejících s časováním, například vypršení časového limitu zámku, nebo výpisy paměti diagnostiky produktu IBM MQ při zjištění prodlev.

### **z/OS** **CMDSCOPE**

Tento parametr se vztahuje pouze na z/OS a určuje, jak se příkaz provádí, když je správce front členem skupiny sdílení front.

..

Příkaz bude proveden ve správci front, v němž byl zadán. Toto je výchozí hodnota.

#### ***název\_správce\_front***

Příkaz je proveden ve správci front, který jste zadali, pokud je správce front aktivní v rámci skupiny sdílení front.

Název správce front, kde příkaz zadán nebyl, můžete zadat, pouze pokud používáte prostředí skupiny sdílení front a je povolen příkazový server.

### **MODE**

Uvádí, jak má být pozastavení dostupnosti účinné:

#### **QUIESCE**

Ostatní správci front v klastru se doporučuje, aby pokud možno neodesílali zprávy do lokálního správce front. Neznamená to, že správce front je zakázán.

## Vynutit

Všechny příchozí kanály klastru od jiných správců front v klastru se vynutí nuceně. K tomu dojde pouze v případě, že správce front byl také vynuceně pozastaven ze všech ostatních klastrů, do kterých patří kanál příjemce klastru pro tento klastr.

Klíčové slovo MODE je povoleno pouze u CLUSTER nebo CLUSNL. Tento parametr není povolen s parametrem LOG nebo FACILITY.

## Související odkazy

[“OBNOVIT SPRÁVCE FRONT” na stránce 1255](#)

Pomocí příkazu MQSC RESUME QMGR informujte ostatní správce front v klastru o tom, že lokální správce front je opět k dispozici pro zpracování a může mu být odesílány zprávy. Opřeje akci příkazu SUSPEND QMGR.

## Související informace

[POZASTAV QMGR, RESUME QMGR a klastry](#)

## Přehled formátů Programovatelných příkazů

Programovatelné formáty příkazů (PCFs) definují příkaz a odpovědi na zprávy, které lze vyměňovat mezi programem a libovolným správcem front (který podporuje PCFs) v síti. PCFs zjednodušují administraci správců front a další správu sítě.

Úvod do PCFs najdete v tématu [Úvod do formátu programových příkazů](#).

Úplný seznam PCFs viz [“Definice formátů Programovatelných příkazů” na stránce 1323](#).

Příkazy a odpovědi PCF mají konzistentní strukturu včetně záhlaví a libovolného počtu struktur parametrů definovaných typů. Informace o těchto strukturách viz [“Struktury pro příkazy a odpovědi” na stránce 1828](#).

Příklad PCF viz [“Příklad příkazu PCF” na stránce 1855](#).

## Související pojmy

[“Řídící příkazy produktu IBM MQ” na stránce 8](#)

Zde se dozvíte, jak používat řídicí příkazy obslužného programu IBM MQ .

[“Odkaz na MQSC” na stránce 630](#)

Pomocí příkazů MQSC spravujete objekty správce front, včetně samotného správce front, front, definic procesů, kanálů, kanálů připojení klienta, modulů listener, služeb názvů, klastrů a objektů ověřovacích informací.

## Související odkazy

[“Příkazy CL produktu IBM MQ for IBM i” na stránce 190](#)

Seznam CL příkazů IBM MQ for IBM i seskupených podle typu příkazu:

## Definice formátů Programovatelných příkazů

Všechny dostupné Programovatelné formáty příkazů (PCFs) jsou vypsány včetně jejich parametrů (povinné a nepovinné), dat odpovědi a kódů chyb.

Níže jsou uvedeny referenční informace pro formáty programů (Programmable Command Formats) příkazů a odpovědi odeslané mezi aplikačním programem správy systému IBM MQ a správcem front produktu IBM MQ .

 [“Zálohovat strukturu CF” na stránce 1337](#)

[“Změnit, kopírovat a vytvořit objekt ověřovacích informací” na stránce 1338](#)

 [“Změnit, kopírovat a vytvořit strukturu CF” na stránce 1346](#)

[“Změnit, kopírovat a vytvořit kanál” na stránce 1352](#)

[“Změnit, kopírovat a vytvořit kanál \(MQTT\)” na stránce 1385](#)

[“Změnit, kopírovat a vytvořit modul listener kanálu” na stránce 1391](#)

[“Změnit, kopírovat a vytvořit seznam názvů” na stránce 1397](#)

[“Změnit, kopírovat a vytvořit proces” na stránce 1400](#)  
[“Změnit, kopírovat a vytvořit frontu” na stránce 1403](#)  
[“Změnit správce front” na stránce 1421](#)  
[“Změna zabezpečení” na stránce 1447](#)  
[▶ z/OS “Změnit SMDS” na stránce 1448](#)  
[“Změna, kopie a vytvoření služby” na stránce 1449](#)  
[▶ z/OS “Změnit, kopírovat a vytvořit paměťovou třídu” na stránce 1451](#)  
[“Změnit, kopírovat a vytvořit odběr” na stránce 1454](#)  
[“Změnit, kopírovat a vytvořit téma” na stránce 1458](#)  
[“Vymazat frontu” na stránce 1467](#)  
[“Vymazat řetězec tématu” na stránce 1468](#)  
[“Odstranit objekt ověřovacích informací” na stránce 1469](#)  
[“Odstranit záznam oprávnění” na stránce 1470](#)  
[▶ z/OS “Odstranit strukturu CF” na stránce 1471](#)  
[“Odstranit kanál” na stránce 1472](#)  
[“Odstranit kanál \(MQTT\)” na stránce 1473](#)  
[“Odstranit modul listener kanálu” na stránce 1474](#)  
[“Odstranit seznam názvů” na stránce 1474](#)  
[“Odstranit proces” na stránce 1476](#)  
[“Odstranit frontu” na stránce 1477](#)  
[“Odstranit službu” na stránce 1479](#)  
[▶ z/OS “Odstranit úložnou třídu” na stránce 1480](#)  
[“Odstranit odběr” na stránce 1481](#)  
[“Odstranit téma” na stránce 1482](#)  
[“Esc” na stránce 1483](#)  
[“Úniková \(odezva\)” na stránce 1484](#)  
[▶ z/OS “Zjistit archiv” na stránce 1484](#)  
[▶ z/OS “Zjišťovat archiv \(odpověď\)” na stránce 1485](#)  
[“Zjistit objekt ověřovacích informací” na stránce 1488](#)  
[“Dotaz na objekt ověřovacích informací \(Response\)” na stránce 1491](#)  
[“Zjišťovat názvy objektů ověřovacích informací” na stránce 1495](#)  
[“Zjišťovat názvy objektů ověřovacích informací \(odpověď\)” na stránce 1496](#)  
[“Zjistit záznamy oprávnění” na stránce 1497](#)  
[“Zjistit záznamy oprávnění \(odpověď\)” na stránce 1500](#)  
[“Zjistit službu ověření oprávnění” na stránce 1503](#)  
[“Zjišťovat službu oprávnění \(Response\)” na stránce 1504](#)  
[▶ z/OS “Zjistit strukturu CF” na stránce 1505](#)  
[▶ z/OS “Zjistit strukturu CF \(odezva\)” na stránce 1506](#)  
[▶ z/OS “Zjistit názvy struktury CF” na stránce 1509](#)  
[▶ z/OS “Zjišťovat názvy struktury CF \(odezva\)” na stránce 1510](#)  
[▶ z/OS “Zjistit stav struktury CF” na stránce 1510](#)  
[▶ z/OS “Zjistit stav struktury CF \(odezva\)” na stránce 1511](#)  
[“Zjistit kanál” na stránce 1516](#)  
[“Zjišťovat kanál \(MQTT\)” na stránce 1526](#)  
[“Zjistit kanál \(odpověď\)” na stránce 1528](#)  
[“Zjistit záznam ověření kanálu” na stránce 1539](#)  
[“Zjistit záznamy ověření kanálu \(odpověď\)” na stránce 1542](#)

[“Zjistit inicializátor kanálu” na stránce 1545](#)

[“Zjistit inicializátor kanálu \(odpověď\)” na stránce 1545](#)

[“Zjistit modul listener kanálu” na stránce 1547](#)

[“Dotaz na modul listener kanálu \(odpověď\)” na stránce 1549](#)

[“Zjistit stav modulu listener kanálu” na stránce 1551](#)

[“Dotaz na stav modulu listener kanálu \(odezva\)” na stránce 1553](#)

[“Zjistit názvy kanálů” na stránce 1556](#)

[“Zjišťovat názvy kanálů \(odpověď\)” na stránce 1558](#)

[“Zjistit stav kanálu” na stránce 1558](#)

[“Zjistit stav kanálu \(MQTT\)” na stránce 1571](#)

[“Zjišťovat stav kanálu \(odezva\)” na stránce 1573](#)

[“Zjišťovat stav kanálu \(odezva\) \(MQTT\)” na stránce 1584](#)

[“Zjistit správce front klastru” na stránce 1586](#)

[“Dotaz na správce front klastru \(odezva\)” na stránce 1591](#)

[“Zjistit objekt informací o komunikaci” na stránce 1598](#)

[“Dotaz na objekt informací o komunikaci \(odezva\)” na stránce 1600](#)

[“Zjistit připojení” na stránce 1602](#)

[“Zjišťovat připojení \(odezva\)” na stránce 1606](#)

[“Zjistit oprávnění entity” na stránce 1613](#)

[“Zjišťovat oprávnění pro entitu \(odpověď\)” na stránce 1615](#)

[!\[\]\(f4912148590488019602cab6e009e597\_img.jpg\) “Zjišťovat skupinu” na stránce 1618](#)

[!\[\]\(d7a8eaa1c5d6eb8f857fe636176c5d31\_img.jpg\) “Zjišťovat skupinu \(odpověď\)” na stránce 1618](#)

[!\[\]\(374c4e35f0de7d5605f992f908c4a567\_img.jpg\) “Zjistit protokol” na stránce 1620](#)

[!\[\]\(e9a752443ad7d053798325a0e53e4015\_img.jpg\) “MQCMD\\_INQUIRE\\_LOG \(Dotaz na protokol\) Odezva na z/OS” na stránce 1620](#)

[“Zjistit seznam názvů” na stránce 1624](#)

[“Dotaz na seznam názvů \(odezva\)” na stránce 1626](#)

[“Zjistit názvy seznamů názvů” na stránce 1628](#)

[“Zjišťovat názvy seznamu názvů \(odezva\)” na stránce 1629](#)

[“Zjistit proces” na stránce 1631](#)

[“Zjišťovat proces \(odezva\)” na stránce 1633](#)

[“Zjistit názvy procesů” na stránce 1635](#)

[“Zjistit názvy procesů \(odpověď\)” na stránce 1636](#)

[“Zjistit stav publikování/odběru” na stránce 1637](#)

[“Zjišťovat stav publikování/odběru \(odezva\)” na stránce 1638](#)

[“Zjistit frontu” na stránce 1641](#)

[“Zjišťovat frontu \(odpověď\)” na stránce 1650](#)

[“Zjistit správce front” na stránce 1660](#)

[“Dotaz na správce front \(odezva\)” na stránce 1669](#)

[“MQCMD\\_INQUIRE\\_Q\\_MGR\\_STATUS \(Inquire Queue Manager Status\) on Multiplatforms” na stránce 1692](#)

[“MQCMD\\_INQUIRE\\_Q\\_MGR\\_STATUS \(Inquire Queue Manager Status\) Response on Multiplatforms” na stránce 1694](#)

[“Zjistit názvy front” na stránce 1697](#)

[“Zjišťovat názvy front \(odpověď\)” na stránce 1699](#)

[“Zjistit stav fronty” na stránce 1700](#)

[“Zjišťovat stav fronty \(odezva\)” na stránce 1704](#)

[!\[\]\(3408563406e83ee2388fb9eacba8262c\_img.jpg\) “Zjistit zabezpečení” na stránce 1711](#)

[!\[\]\(f9e3b53c0be29cf999d2b6fb6f649b2f\_img.jpg\) “Zjistit zabezpečení \(odpověď\)” na stránce 1712](#)

[“Zjistit službu” na stránce 1713](#)

[“Zjišťovat službu \(odpověď\)” na stránce 1715](#)  
[“Zjistit stav služby” na stránce 1716](#)  
[“Zjišťovat stav služby \(odezva\)” na stránce 1718](#)  
[▶ z/OS “Zjistit SMDS” na stránce 1720](#)  
[▶ z/OS “Zjistit SMDS \(Response\)” na stránce 1720](#)  
[▶ z/OS “Zjistit připojení SMDS” na stránce 1721](#)  
[▶ z/OS “MQCMD\\_INQUIRE\\_SMDSCONN \(Inquire SMDS Connection\) Odezva na z/OS” na stránce 1722](#)  
[▶ z/OS “Zjistit úložnou třídu” na stránce 1723](#)  
[▶ z/OS “Zjišťovat úložnou třídu \(Response\)” na stránce 1725](#)  
[▶ z/OS “Zjistit názvy úložné třídy” na stránce 1727](#)  
[▶ z/OS “Zjišťovat názvy třídy úložiště \(odezva\)” na stránce 1728](#)  
[“Zjistit odběr” na stránce 1728](#)  
[“Dotaz na odběr \(odpověď\)” na stránce 1731](#)  
[“Zjistit stav odběru” na stránce 1736](#)  
[“Zjistit stav odběru \(odezva\)” na stránce 1738](#)  
[▶ z/OS “Zjistit systém” na stránce 1739](#)  
[▶ z/OS “MQCMD\\_INQUIRE\\_SYSTEM \(Dotaz na systém\) Odezva na z/OS” na stránce 1739](#)  
[“Zjistit téma” na stránce 1743](#)  
[“Zjišťovat téma \(odpověď\)” na stránce 1746](#)  
[“Zjistit názvy témat” na stránce 1752](#)  
[“Zjišťovat názvy témat \(odpověď\)” na stránce 1754](#)  
[“Zjistit stav tématu” na stránce 1754](#)  
[“Zjistit stav tématu \(odezva\)” na stránce 1756](#)  
[▶ z/OS “Zjistit použití” na stránce 1761](#)  
[▶ z/OS “Zjišťovat využití \(odezva\)” na stránce 1762](#)  
[▶ z/OS “Přesunout frontu” na stránce 1766](#)  
[“Odeslat signál Ping pro kanál” na stránce 1768](#)  
[“Odeslat signál Ping pro správce front” na stránce 1771](#)  
[“Vyprázdnit kanál” na stránce 1772](#)  
[▶ z/OS “Obnovit strukturu CF” na stránce 1772](#)  
[“Aktualizovat klastr” na stránce 1773](#)  
[“Aktualizovat správce front” na stránce 1774](#)  
[“Aktualizovat zabezpečení” na stránce 1777](#)  
[▶ z/OS “Resetovat strukturu CF” na stránce 1779](#)  
[“Resetovat kanál” na stránce 1780](#)  
[“Reset klastru” na stránce 1782](#)  
[“Obnovit správce front” na stránce 1783](#)  
[“Obnovit statistiku front” na stránce 1784](#)  
[“Resetovat statistiky front \(Odezva\)” na stránce 1785](#)  
[▶ z/OS “Resetovat SMDS” na stránce 1786](#)  
[“Vyřešit kanál” na stránce 1787](#)  
[▶ z/OS “Obnovit správce front” na stránce 1789](#)  
[“Obnovit klastr správců front” na stránce 1790](#)

► z/OS “Znovu ověřit zabezpečení” na stránce [1791](#)

► z/OS “Nastavit archiv” na stránce [1791](#)

“Nastavit záznam oprávnění” na stránce [1795](#)

“Nastavit záznam ověření kanálu” na stránce [1799](#)

► z/OS “Nastavit protokol” na stránce [1805](#)

► z/OS “Nastavit systém” na stránce [1808](#)

“Spustit kanál” na stránce [1810](#)

“Spustit kanál (MQTT)” na stránce [1813](#)

“Spustit inicializátor kanálu” na stránce [1814](#)

“Spustit modul listener kanálu” na stránce [1815](#)

“Spustit službu” na stránce [1817](#)

► z/OS “Spustit připojení SMDS” na stránce [1817](#)

“Ukončit kanál” na stránce [1818](#)

“Zastavit kanál (MQTT)” na stránce [1822](#)

► z/OS “Ukončit inicializátor kanálu” na stránce [1823](#)

“Zastavit modul listener kanálu” na stránce [1823](#)

“Zastavit připojení” na stránce [1825](#)

“Zastavit službu” na stránce [1825](#)

► z/OS “Zastavit připojení SMDS” na stránce [1826](#)

► z/OS “Pozastavit správce front” na stránce [1826](#)

“Pozastavit klastr správců front” na stránce [1827](#)

## Jak jsou zobrazeny definice

Definice formátů programových příkazů (PCFs), včetně jejich příkazů, odpovědí, parametrů, konstant a chybových kódů, se zobrazují v konzistentním formátu.

Pro každý příkaz nebo odpověď PCF je uveden popis toho, co příkaz nebo odpověď dělá, a který uvádí identifikátor příkazu v závorkách. Viz [Konstanty](#) pro všechny hodnoty identifikátoru příkazu. Každý popis příkazu začíná tabulkou, která identifikuje platformy, na kterých je příkaz platný. Další podrobné informace o použití jednotlivých příkazů najdete v odpovídajícím popisu příkazu v části [Definice těchto PCFs](#).

Produkty IBM MQ, jiné než IBM MQ for z/OS, mohou používat rozhraní IBM MQ Administration Interface (MQAI), které poskytuje zjednodušený způsob pro aplikace napsané v programovacím jazyku C a Visual Basic k sestavení a odeslání příkazů PCF. Informace o rozhraní MQAI naleznete v druhé části tohoto tématu.

## Příkazy

Vypíší se *požadované parametry* a *volitelné parametry*. Na distribuovaných platformách se parametry **musí** vyskytovat v pořadí:

1. Všechny požadované parametry, v uvedeném pořadí, následováno
2. Volitelné parametry, jak je požadováno, v libovolném pořadí, pokud není uvedeno v definici PCF.

► z/OS V systému z/OS mohou být parametry v libovolném pořadí.

## Odezvy

Atribut dat odpovědi je *vždy vrácen* bez ohledu na to, zda je požadován nebo ne. Tento parametr je požadován pro jednoznačnou identifikaci objektu v případě, že je vrácena možnost více zpráv odpovědi.

Ostatní zobrazené atributy jsou *vráceny, jsou-li požadovány* jako volitelné parametry v příkazu. Atributy dat odpovědi nejsou vráceny v definovaném pořadí.

## Parametry a data odezvy

Název každého parametru je následován svým názvem struktury v závorkách (podrobnosti jsou uvedeny v “Struktury pro příkazy a odpovědi” na stránce 1828 ). Identifikátor parametru je uveden na začátku popisu.

## Konstanty

Pro hodnoty konstant použitých příkazy PCF a odpovědi viz [Konstanty](#).

## Informační zprávy



V systému z/OS vrací počet odpovědi příkazu strukturu MQIACF\_COMMAND\_INFO s hodnotami, které poskytují informace o příkazu.

Tabulka 85. Hodnoty MQIACF_COMMAND_INFO	
Hodnota MQIACF_COMMAND_INFO	Význam
MQCMDI_CMDSCOPY_ACCEPTED	Byl zadán příkaz, který byl zadán <i>CommandScope</i> . Byl předán jednomu nebo více správcům front pro zpracování.
MQCMDI_CMDSCOPY_GENERATED	Příkaz, který byl zadán <i>CommandScope</i> byl vygenerován jako odezva na původně zadaný příkaz
MQCMDI_CMDSCOPY_COMPLETED	Zpracování příkazu, které bylo zadáno <i>CommandScope</i> -buď zadáno nebo generováno jiným příkazem-bylo úspěšně dokončeno ve všech požadovaných správcích front.
MQCMDI_QSG_DISP_COMPLETED	Zpracování příkazu, který odkazuje na objekt s indikovanou dispozicí, bylo úspěšně dokončeno.
MQCMDI_COMMAND_ACCEPTED	Počáteční zpracování příkazu bylo úspěšně dokončeno. Příkaz vyžaduje další akci od inicializátoru kanálu, pro který byl požadavek zařazen do fronty. Zprávy, které hlásí úspěch nebo jinou akci, jsou odeslány vydavateli příkazu později
MQCMDI_CLUSTER_REQUEST_QUEUED	Počáteční zpracování příkazu bylo úspěšně dokončeno. Příkaz vyžaduje další akci od správce úložiště klastru, pro který byl požadavek zařazen do fronty.
MQCMDI_CHANNEL_INIT_STARTED	Byl zadán příkaz Spustit inicializátor kanálu a úspěšně byl úspěšně spuštěn adresní prostor inicializátoru kanálu.
MQCMDI_RECOVER_STARTED	Správce front úspěšně spustil zpracování úlohy pro zpracování příkazu Recover CF Structure pro uvedenou strukturu.
MQCMDI_BACKUP_STARTED	Správce front úspěšně spustil úlohu pro zpracování příkazu pro zálohování struktury prostředku CF pro uvedenou strukturu.
MQCMDI_RECOVER_COMPLETED	Pojmenovaná struktura prostředku CF byla úspěšně obnovena. Struktura je k dispozici pro opětovné použití



Tabulka 85. Hodnoty MQIACF\_COMMAND\_INFO (pokračování)


Hodnota MQIACF_COMMAND_INFO	Význam
MQCMDI_SEC_TIMER_ZERO	Byl zadán příkaz Změnit zabezpečení s atributem <i>SecurityInterval</i> nastaveným na hodnotu 0. To znamená, že se nevyskytnou žádné uživatelské prodlevy
KONFIGURACE MQCMDI_REFRESH_CONFIGURATION	Byl vydán příkaz Change Queue Manager, který umožňuje konfigurační události. Zprávy událostí je třeba generovat, aby se zajistilo, že informace o konfiguraci jsou úplné a aktuální.
MQCMDI_IMS_BRIDGE_SUSPENDED	Služba mostu MQ-IMS je pozastavena.
MQCMDI_DB2_SUSPENDED	Připojení k produktu Db2 je pozastaveno.
MQCMDI_DB2_OBSOLETE_MSGS	Zastaralé Db2 zprávy existují ve skupině sdílení front

## Kódy chyb

 V produktu z/OS mohou příkazy PCF vracet kódy příčiny MQRC místo kódů MQRCCF

Kódy MQRCCF se používají v systémech UNIX, Linux nebo Windows. Na konci většiny definic formátů příkazů je uveden seznam kódů chyb, které mohou být vráceny tímto příkazem.

## Kódy chyb použitelné pro všechny příkazy

Kromě těchto kódů chyb uvedených ve všech formátech příkazů může kterýkoli příkaz vrátit následující kódy chyb v záhlaví formátu odezvy (popisy kódů chyb MQRC\_\* jsou uvedeny v dokumentaci [Zprávy](#) a kódy příčin  a [Zprávy, dokončení a kódy příčiny produktu IBM MQ for z/OS](#)):

### Reason (MQLONG)

Hodnota může být některá z následujících:

#### MQRC\_NONE

(0, X'000 ') Chybí důvod k vytvoření sestavy.

#### MQRC\_MSG\_TOO\_BIG\_FOR\_Q

(2030, X'7EE') Délka zprávy je větší než maximum pro frontu.

#### PORCC\_CONNECTION\_CONNECTION\_LO

(2009, X'7D9') Připojení ke správci front bylo ztraceno.

#### AUTORIZOVANÝ MQRC\_NOT\_AUTHORIZED

(2035, X'7F3') Chybí autorizace pro přístup.

#### CHYBA MQRC\_SELECTOR\_ERROR

(2067, X'813 ') Selektor atributu není platný.

#### MQRC\_STORAGE\_NOT\_AVAILABLE

(2071, X'817 ') Není k dispozici dostatek paměti.

#### MQRC\_UNKNOWN\_OBJECT\_NAME

(2085, X'825 ') Neznámý název objektu.

#### CHYBA MQRCCF\_ATTR\_VALUE\_ERROR

Hodnota atributu není platná.

#### MQRCCF\_CFBF\_FILTER\_VAL\_LEN\_ERROR

Délka hodnoty filtru není platná.

#### CHYBA MQRCCF\_CFBF\_LENGTH\_ERROR

Délka struktury není platná.

**CHYBA MQRCCF\_CFBF\_OPERATOR\_ERROR**  
Chyba operátora.

**CHYBA MQRCCF\_CFBF\_PARM\_ID\_ERROR**  
Identifikátor parametru není platný.

**MQRCCF\_CFBS\_DUPLICATE\_PARM**  
Duplicitní parametr.

**MQRCCF\_CFBS\_LENGTH\_ERROR**  
Délka struktury není platná.

**CHYBA MQRCCF\_CFBS\_PARM\_ID\_ERROR**  
Identifikátor parametru není platný.

**CHYBA MQRCCF\_CFBS\_STRING\_LENGTH\_ERROR**  
Délka řetězce není platná.

**CHYBA MQRCCF\_CFGR\_LENGTH\_ERROR**  
Délka struktury není platná.

**MQRCCF\_CFGR\_PARM\_COUNT\_ERROR**  
Počet parametrů není platný.

**CHYBA MQRCCF\_CFGR\_PARM\_ID\_ERROR**  
Identifikátor parametru není platný.

**CHYBA PŘÍKAZU MQRCCF\_CFH\_COMMAND\_ERROR**  
Identifikátor příkazu není platný.

**MQRCCF\_CFH\_CONTROL\_ERROR**  
Volba řízení není platná.

**CHYBA MQRCCF\_CFH\_LENGTH\_ERROR**  
Délka struktury není platná.

**MQRCCF\_CFH\_MSG\_SEQ\_NUMBER\_ERR**  
Pořadové číslo zprávy není platné.

**MQRCCF\_CFH\_PARM\_COUNT\_ERROR**  
Počet parametrů není platný.

**CHYBA MQRCCF\_CFH\_TYPE\_ERROR**  
Typ není platný.

**CHYBA MQRCCF\_CFH\_VERSION\_ERROR**  
Číslo verze struktury je neplatné.

**MQRCCF\_CFIF\_LENGTH\_ERROR**  
Délka struktury není platná.

**CHYBA MQRCCF\_CFIFIC\_OPERATOR\_ERROR**  
Chyba operátora.

**CHYBA MQRCCF\_CFIF\_PARM\_ID\_ERROR**  
Identifikátor parametru není platný.

**POČET CHYB: MQRCCF\_CFIL\_COUNT\_ERROR**  
Počet hodnot parametru není platný.

**HODNOTA MQRCCF\_CFIL\_DUPLICATE\_VALUE**  
Duplicitní parametr.

**CHYBA MQRCCF\_CFIL\_LENGTH\_ERROR**  
Délka struktury není platná.

**CHYBA MQRCCF\_CFIL\_PARM\_ID\_ERROR**  
Identifikátor parametru není platný.

**MQRCCF\_CFIN\_DUPLICATE\_PARM**  
Duplicitní parametr.

**CHYBA MQRCCF\_CFIN\_LENGTH\_ERROR**  
Délka struktury není platná.

**CHYBA MQRCCF\_CFIN\_PARM\_ID\_ERROR**  
Identifikátor parametru není platný.

**MQRCCF\_CFSF\_FILTER\_VAL\_ERROR**  
Délka hodnoty filtru není platná.

**CHYBA MQRCCF\_CFSF\_LENGTH\_ERROR**  
Délka struktury není platná.

**CHYBA MQRCCF\_CFSF\_OPERATOR\_ERROR**  
Chyba operátora.

**CHYBA MQRCCF\_CFSF\_PARM\_ID\_ERROR**  
Identifikátor parametru není platný.

**POČET CHYB: MQRCCF\_CFSL\_COUNT\_ERROR**  
Počet hodnot parametru není platný.

**MQRCCF\_CFSL\_DUPLICATE\_PARM**  
Duplicitní parametr.

**CHYBA MQRCCF\_CFSL\_LENGTH\_ERROR**  
Délka struktury není platná.

**CHYBA MQRCCF\_CFSL\_PARM\_ID\_ERROR**  
Identifikátor parametru není platný.

**MQRCCF\_CFSL\_STRHING\_ERROR**  
Hodnota délky řetězce není platná.

**CHYBA MQRCCF\_CFSL\_TOTAL\_LENGTH\_ERROR**  
Chyba celkové délky řetězce.

**MQRCCF\_CFST\_CONFLICTING\_PARM**  
Konfliktní parametry.

**MQRCCF\_CFST\_DUPLICATE\_PARM**  
Duplicitní parametr.

**CHYBA MQRCCF\_CFST\_LENGTH\_ERROR**  
Délka struktury není platná.

**CHYBA MQRCCF\_CFST\_PARM\_ID\_ERROR**  
Identifikátor parametru není platný.

**MQRCCF\_CFST\_STRHING\_ERROR**  
Hodnota délky řetězce není platná.

**PŘÍKAZ MQRCCF\_COMMAND\_FAILED**  
Příkaz se nezdařil.

**CHYBA KÓDOVÁNÍ MQRCCF\_ENCODING\_ERROR**  
Chyba kódování.

**CHYBA MQRCCF\_MD\_FORMAT\_ERROR**  
Formát není platný.

**MQRCCF\_MSG\_SEQ\_NUMBER\_ERROR**  
Pořadové číslo zprávy není platné.

**SOUBOR MQRCCF\_MSG\_ZKRÁCEN**  
Zpráva zkrácena.

**CHYBA MQRCCF\_MSG\_LENGTH\_ERROR**  
Délka zprávy není platná.

**CHYBA OBJEKTU MQRCCF\_OBJECT\_NAME\_ERROR**  
Název objektu není platný.

**MQRCCF\_OBJECT\_OPEN**  
Objekt je otevřený.

**MQRCCF\_PARM\_COUNT\_TOO\_BIG**  
Počet parametrů je příliš velký.

**MQRCCF\_PARM\_COUNT\_TOO\_SMALL**

Počet parametrů je příliš malý.

**CHYBA MQRCCF\_PARM\_SEQUENCE\_ERROR**

Pořadí parametrů není platné.

**CHYBA MQRCCF\_PARM\_SYNTAX\_ERROR**

V parametru byla nalezena chyba syntaxe.

**CHYBOVÝ\_TYP\_FRONTY\_MQRCCF\_STRUCTURE\_ERROR**

Typ struktury není platný.

**MQRCCF\_UNKNOWN\_OBJECT\_NAME**

Neznámý název objektu.

## Příkazy PCF a odpovědi ve skupinách

V této dokumentaci produktu jsou příkazy a odezvy dat uvedeny v abecedním pořadí.

Je možné je použít takto:

### Příkazy ověřovacích informací

- [“Změnit, kopírovat a vytvořit objekt ověřovacích informací” na stránce 1338](#)
- [“Odstranit objekt ověřovacích informací” na stránce 1469](#)
- [“Zjistit objekt ověřovacích informací” na stránce 1488](#)
- [“Zjišťovat názvy objektů ověřovacích informací” na stránce 1495](#)

### Příkazy pro záznam oprávnění


- [“Odstranit záznam oprávnění” na stránce 1470](#)
- [“Zjistit záznamy oprávnění” na stránce 1497](#)
- [“Zjistit službu ověřování oprávnění” na stránce 1503](#)
- [“Zjistit oprávnění entity” na stránce 1613](#)
- [“Nastavit záznam oprávnění” na stránce 1795](#)



### Příkazy CF



- [“Zálohovat strukturu CF” na stránce 1337](#)
- [“Změnit, kopírovat a vytvořit strukturu CF” na stránce 1346](#)
- [“Odstranit strukturu CF” na stránce 1471](#)
- [“Zjistit strukturu CF” na stránce 1505](#)
- [“Zjistit názvy struktury CF” na stránce 1509](#)
- [“Zjistit stav struktury CF” na stránce 1510](#)
- [“Obnovit strukturu CF” na stránce 1772](#)

### Příkazy kanálu

- [“Změnit, kopírovat a vytvořit kanál” na stránce 1352](#)
- [“Odstranit kanál” na stránce 1472](#)
- [“Zjistit kanál” na stránce 1516](#)
-  [“Zjistit inicializátor kanálu” na stránce 1545](#)
- [“Zjistit názvy kanálů” na stránce 1556](#)

- [“Zjistit stav kanálu” na stránce 1558](#)
- [“Odeslat signál Ping pro kanál” na stránce 1768](#)
- [“Resetovat kanál” na stránce 1780](#)
- [“Vyřešit kanál” na stránce 1787](#)
- [“Spustit kanál” na stránce 1810](#)
-  [“Spustit inicializátor kanálu” na stránce 1814](#)
- [“Ukončit kanál” na stránce 1818](#)
-  [“Ukončit inicializátor kanálu” na stránce 1823](#)

## **Příkazy kanálu (MQTT)**

- [“Změnit, kopírovat a vytvořit kanál \(MQTT\)” na stránce 1385](#)
- [“Odstranit kanál \(MQTT\)” na stránce 1473](#)
- [“Zjišťovat kanál \(MQTT\)” na stránce 1526](#)
- [“Zjistit stav kanálu \(MQTT\)” na stránce 1571](#)
- [“Vyprázdnit kanál” na stránce 1772](#)
- [“Spustit kanál \(MQTT\)” na stránce 1813](#)
- [“Zastavit kanál \(MQTT\)” na stránce 1822](#)

## **Příkazy pro ověření kanálu**

- [“Zjistit záznam ověření kanálu” na stránce 1539](#)
- [“Nastavit záznam ověření kanálu” na stránce 1799](#)

## **Příkazy modulu listener kanálu**

- [“Změnit, kopírovat a vytvořit modul listener kanálu” na stránce 1391](#)
- [“Odstranit modul listener kanálu” na stránce 1474](#)
- [“Zjistit modul listener kanálu” na stránce 1547](#)
- [“Zjistit stav modulu listener kanálu” na stránce 1551](#)
- [“Spustit modul listener kanálu” na stránce 1815](#)
- [“Zastavit modul listener kanálu” na stránce 1823](#)

## **Příkazy klastru**

- [“Zjistit správce front klastru” na stránce 1586](#)
- [“Aktualizovat klastr” na stránce 1773](#)
- [“Reset klastru” na stránce 1782](#)
- [“Obnovit klastr správců front” na stránce 1790](#)
- [“Pozastavit klastr správců front” na stránce 1827](#)

## **Příkazy pro komunikace**

- [“Změnit, kopírovat a vytvořit objekt informací o komunikaci” na stránce 1393](#)
- [“Odstranit objekt informací o komunikaci” na stránce 1474](#)
- [“Zjistit objekt informací o komunikaci” na stránce 1598](#)

## **příkazy pro připojení**

- [“Zjistit připojení” na stránce 1602](#)
- [“Zastavit připojení” na stránce 1825](#)

## **Příkaz Escape**

- [“Esc” na stránce 1483](#)

## **Příkazy seznamu názvů**

- [“Změnit, kopírovat a vytvořit seznam názvů” na stránce 1397](#)
- [“Odstranit seznam názvů” na stránce 1474](#)
- [“Zjistit seznam názvů” na stránce 1624](#)
- [“Zjistit názvy seznamů názvů” na stránce 1628](#)


## **Příkazy procesů**

- [“Změnit, kopírovat a vytvořit proces” na stránce 1400](#)
- [“Odstranit proces” na stránce 1476](#)
- [“Zjistit proces” na stránce 1631](#)
- [“Zjistit názvy procesů” na stránce 1635](#)



## **Příkazy publikování/odběru**

- [“Změnit, kopírovat a vytvořit odběr” na stránce 1454](#)
- [“Změnit, kopírovat a vytvořit téma” na stránce 1458](#)
- [“Vymazat řetězec tématu” na stránce 1468](#)
- [“Odstranit odběr” na stránce 1481](#)
- [“Odstranit téma” na stránce 1482](#)
- [“Zjistit stav publikování/odběru” na stránce 1637](#)
- [“Zjistit odběr” na stránce 1728](#)
- [“Zjistit stav odběru” na stránce 1736](#)
- [“Zjistit téma” na stránce 1743](#)
- [“Zjistit názvy témat” na stránce 1752](#)
- [“Zjistit stav tématu” na stránce 1754](#)


## **Příkazy fronty**

- [“Změnit, kopírovat a vytvořit frontu” na stránce 1403](#)
- [“Vymazat frontu” na stránce 1467](#)
- [“Odstranit frontu” na stránce 1477](#)
- [“Zjistit frontu” na stránce 1641](#)
- [“Zjistit názvy front” na stránce 1697](#)
- [“Zjistit stav fronty” na stránce 1700](#)
-  [“Přesunout frontu” na stránce 1766](#)
- [“Obnovit statistiku front” na stránce 1784](#)

## Příkazy správce front

- [“Změnit správce front” na stránce 1421](#)
- [“Zjistit správce front” na stránce 1660](#)
- [“MQCMD\\_INQUIRE\\_Q\\_MGR\\_STATUS \(Inquire Queue Manager Status\) on Multiplatforms” na stránce 1692](#)
- [“Odeslat signál Ping pro správce front” na stránce 1771](#)
- [“Aktualizovat správce front” na stránce 1774](#)
- [“Obnovit správce front” na stránce 1783](#)
-  [“Obnovit správce front” na stránce 1789](#)
-  [“Pozastavit správce front” na stránce 1826](#)

## Příkazy pro zabezpečení

- [“Změna zabezpečení” na stránce 1447](#)
- [“Zjistit zabezpečení” na stránce 1711](#)
- [“Aktualizovat zabezpečení” na stránce 1777](#)
-  [“Znovu ověřit zabezpečení” na stránce 1791](#)

## Příkazy služeb

- [“Změna, kopie a vytvoření služby” na stránce 1449](#)
- [“Odstranit službu” na stránce 1479](#)
- [“Zjistit službu” na stránce 1713](#)
- [“Zjistit stav služby” na stránce 1716](#)
- [“Spustit službu” na stránce 1817](#)
- [“Zastavit službu” na stránce 1825](#)


## příkazy SMDS



- [“Změnit SMDS” na stránce 1448](#)
- [“Zjistit SMDS” na stránce 1720](#)
- [“Zjistit připojení SMDS” na stránce 1721](#)
- [“Resetovat SMDS” na stránce 1786](#)
- [“Spustit připojení SMDS” na stránce 1817](#)
- [“Zastavit připojení SMDS” na stránce 1826](#)

## Příkazy pro úložné třídy



-  [“Změnit, kopírovat a vytvořit paměťovou třídu” na stránce 1451](#)
- [“Odstranit úložnou třídu” na stránce 1480](#)
- [“Zjistit úložnou třídu” na stránce 1723](#)
- [“Zjistit názvy úložné třídy” na stránce 1727](#)

## systemové příkazy

z/OS

- [“Zjistit archiv” na stránce 1484](#)
- [“Nastavit archiv” na stránce 1791](#)
- [“Zjišťovat skupinu” na stránce 1618](#)
- [“Zjistit protokol” na stránce 1620](#)
- [“Nastavit protokol” na stránce 1805](#)
- [“Zjistit systém” na stránce 1739](#)
- [“Nastavit systém” na stránce 1808](#)
- [“Zjistit použití” na stránce 1761](#)

## Odezvy dat na příkazy

- [“Úniková \(odezva\)” na stránce 1484](#)
-  [“Zjišťovat archiv \(odpověď\)” na stránce 1485](#)
- [“Dotaz na objekt ověřovacích informací \(Response\)” na stránce 1491](#)
- [“Zjišťovat názvy objektů ověřovacích informací \(odpověď\)” na stránce 1496](#)
- [“Zjistit záznamy oprávnění \(odpověď\)” na stránce 1500](#)
- [“Zjišťovat službu oprávnění \(Response\)” na stránce 1504](#)
-  [“Zjistit strukturu CF \(odezva\)” na stránce 1506](#)
-  [“Zjišťovat názvy struktury CF \(odezva\)” na stránce 1510](#)
-  [“Zjistit stav struktury CF \(odezva\)” na stránce 1511](#)
- [“Zjistit kanál \(odpověď\)” na stránce 1528](#)
- [“Zjistit záznamy ověření kanálu \(odpověď\)” na stránce 1542](#)
- [“Zjistit inicializátor kanálu \(odpověď\)” na stránce 1545](#)
- [“Dotaz na modul listener kanálu \(odpověď\)” na stránce 1549](#)
- [“Dotaz na stav modulu listener kanálu \(odezva\)” na stránce 1553](#)
- [“Zjišťovat názvy kanálů \(odpověď\)” na stránce 1558](#)
- [“Zjišťovat stav kanálu \(odezva\)” na stránce 1573](#)
- [“Zjišťovat stav kanálu \(odezva\) \(MQTT\)” na stránce 1584](#)
- [“Dotaz na správce front klastru \(odezva\)” na stránce 1591](#)
- [“Dotaz na objekt informací o komunikaci \(odezva\)” na stránce 1600](#)
- [“Zjišťovat připojení \(odezva\)” na stránce 1606](#)
- [“Zjišťovat oprávnění pro entitu \(odpověď\)” na stránce 1615](#)
-  [“Zjišťovat skupinu \(odpověď\)” na stránce 1618](#)
-  [“MQCMD\\_INQUIRE\\_LOG \(Dotaz na protokol\) Odezva na z/OS” na stránce 1620](#)
- [“Dotaz na seznam názvů \(odezva\)” na stránce 1626](#)
- [“Zjišťovat názvy seznamu názvů \(odezva\)” na stránce 1629](#)
- [“Zjišťovat proces \(odezva\)” na stránce 1633](#)
- [“Zjistit názvy procesů \(odpověď\)” na stránce 1636](#)
- [“Zjišťovat stav publikování/odběru \(odezva\)” na stránce 1638](#)
- [“Zjišťovat frontu \(odpověď\)” na stránce 1650](#)



- [“Dotaz na správce front \(odezva\)” na stránce 1669](#)
- [“MQCMD\\_INQUIRE\\_Q\\_MGR\\_STATUS \(Inquire Queue Manager Status\) Response on Multiplatforms” na stránce 1694](#)
- [“Zjišťovat názvy front \(odpověď\)” na stránce 1699](#)
- [“Resetovat statistiky front \(Odezva\)” na stránce 1785](#)
- [“Zjišťovat stav fronty \(odezva\)” na stránce 1704](#)
-  [“Zjistit zabezpečení \(odpověď\)” na stránce 1712](#)
- [“Zjišťovat službu \(odpověď\)” na stránce 1715](#)
- [“Zjišťovat stav služby \(odezva\)” na stránce 1718](#)
-  [“Zjišťovat úložnou třídu \(Response\)” na stránce 1725](#)
-  [“Zjišťovat názvy třídy úložiště \(odezva\)” na stránce 1728](#)
-  [“Zjistit SMDS \(Response\)” na stránce 1720](#)
-  [“MQCMD\\_INQUIRE\\_SMDSCONN \(Inquire SMDS Connection\) Odezva na z/OS” na stránce 1722](#)
- [“Dotaz na odběr \(odpověď\)” na stránce 1731](#)
- [“Zjistit stav odběru \(odezva\)” na stránce 1738](#)
-  [“MQCMD\\_INQUIRE\\_SYSTEM \(Dotaz na systém\) Odezva na z/OS” na stránce 1739](#)
- [“Zjišťovat téma \(odpověď\)” na stránce 1746](#)
- [“Zjišťovat názvy témat \(odpověď\)” na stránce 1754](#)
- [“Zjistit stav tématu \(odezva\)” na stránce 1756](#)
-  [“Zjišťovat využití \(odezva\)” na stránce 1762](#)

## **Zálohovat strukturu CF**

Příkaz MQCMD\_BACKUP\_CF\_STRUC (Záloha struktury prostředku CF) zahájí zálohování struktury aplikace prostředku CF.

HP Integrity NonStop Server	IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
				✓

**Poznámka:** Tento příkaz je podporován pouze v systémech z/OS, je-li správce front členem skupiny sdílení front.

### **Povinné parametry**

#### **CFStrucName (MQCFST)**

Název struktury aplikace CF, která má být zálohována (identifikátor parametru: MQCA\_CF\_STRUC\_NAME).

Maximální délka je MQ\_CF\_STRUC\_NAME\_LENGTH.

### **Nepovinné parametry**

#### **CommandScope (MQCFST)**

Rozsah příkazu (identifikátor parametru: MQACF\_COMMAND\_SCOPE).

Uvádí, jak se příkaz provádí, když je správce front členem skupiny sdílení front. Můžete uvést jednu z následujících možností:

- prázdné (nebo vynechte parametr úplně). Příkaz bude proveden ve správci front, v němž byl zadán.
- Název správce front. Příkaz se provede ve vámi specifikujete správce front a bude aktivní v rámci skupiny sdílení front. Uvedete-li jiné jméno správce front než správce front, do kterého jste zadali správce front, musíte používat prostředí skupiny sdílení front a musí být povolen příkazový server.

Maximální délka je MQ\_QSG\_NAME\_LENGTH.

### **ExcludeInterval (MQCFIN)**

Vyloučit interval (identifikátor parametru: MQIACF\_EXCLUDE\_INTERVAL).

Uvádí hodnotu v sekundách, která definuje délku času bezprostředně před aktuálním časem, kdy se zálohování spustí. Záloha vyloučí zálohu poslední aktivity *n* sekund. Je-li například uvedeno 30 sekund, záloha nezahrnuje dobu trvání aktivity pro tuto aplikační strukturu za posledních 30 sekund.

Hodnota musí být v rozsahu 30 až 600. Výchozí hodnotou je hodnota 30.

## **Změnit, kopírovat a vytvořit objekt ověřovacích informací**

Příkaz Změnit informace o ověření změní atributy existujícího objektu ověřovacích informací. Příkazy pro vytvoření a kopírování ověřovacích informací vytvoří nové objekty ověřovacích informací-příkaz Kopírovat používá hodnoty atributů existujícího objektu.

HP Integrity NonStop Server	IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
✓	✓	✓	✓	✓

Příkaz Změna ověřovacích informací (MQCMD\_CHANGE\_AUTH\_INFO) změní zadané atributy v objektu ověřovacích informací. U všech volitelných parametrů, které jsou vynechány, se hodnota nezmění.

Příkaz Kopírování ověřovacích informací (MQCMD\_COPY\_AUTH\_INFO) vytváří nový objekt ověřovacích informací, který používá pro atributy, které nejsou uvedeny v příkazu, hodnoty atributu existujícího objektu ověřovacích informací.

Příkaz Vytvoření ověřovacích informací (MQCMD\_CREATE\_AUTH\_INFO) vytvoří objekt ověřovacích informací. Všechny atributy, které nejsou explicitně definovány, jsou nastaveny na výchozí hodnoty v cílovém správci front. Existuje výchozí objekt ověřovacích informací systému a z něj jsou převzaty výchozí hodnoty.

## **Požadované parametry (Změnit informace o ověření)**

### **AuthInfoName (MQCFST)**

Název objektu ověřovacích informací (identifikátor parametru: MQCA\_AUTH\_INFO\_\_NAME).

Maximální délka řetězce je MQ\_AUTH\_INFO\_NAME\_LENGTH.

### **Typ AuthInfo(MQCFIN)**

Typ objektu ověřovacích informací (identifikátor parametru: MQIA\_AUTH\_TINFO\_TYPE).

Hodnota může být následující:

#### **MQAIT\_CRL\_LDAP**

Tento objekt definuje tento objekt ověřovacích informací jako uvedení serveru LDAP obsahujícího seznam odvolaných certifikátů.

#### **MQACY\_OCSP**

Tato hodnota definuje tento objekt ověřovacích informací jako určení kontroly odvolání certifikátu pomocí protokolu OCSP.

AuthInfoTyp MQAIT\_OCSP se nepoužívá pro použití ve správcích front IBM i nebo z/OS, ale lze jej zadat na těchto platformách, které se mají zkopírovat do tabulky definic kanálů klienta pro klientské použití.

### **MQAIT\_IDPW\_OS**

Tato hodnota definuje tento objekt ověřovacích informací jako uvedení kontroly odvolání certifikátu pomocí ID uživatele a kontroly hesla prostřednictvím operačního systému.

### **MQITOM\_IDPW\_LDAP**

Tato hodnota definuje tento objekt ověřovacích informací jako uvedení kontroly odvolání certifikátu pomocí ID uživatele a kontroly hesla prostřednictvím serveru LDAP.


**Důležité:** Tato volba není platná na z/OS.

Další informace naleznete v dokumentu [Zabezpečení](#) .

## **Povinné parametry (Kopírování ověřovacích informací)**

### **FromAuthInfoName (MQCFST)**

Název definice objektu ověřovacích informací, ze které se má zkopírovat (identifikátor parametru: MQCACF\_FROM\_AUTHOR\_INF\_NAME).

 V systému z/OS správce front hledá objekt s názvem, který jste zadali, a dispozice MQQSGD\_Q\_MGR nebo MQQSGD\_COPY, ze které má být kopírovaná kopie zkopírována. Tento parametr je ignorován, pokud je zadána hodnota MQQSGD\_COPY pro *QSGDisposition* . V tomto případě je objekt s názvem zadaným produktem *ToAuthInfoName* a dispozice objektu MQQSGD\_GROUP prohledáván pro kopírování.

Maximální délka řetězce je MQ\_AUTH\_INFO\_NAME\_LENGTH.

### **ToAuthInfoName (MQCFST)**

Název objektu ověřovacích informací, který má být zkopírován (identifikátor parametru: MQCACF\_TO\_AUTH\_TINFO\_NAME).

Maximální délka řetězce je MQ\_AUTH\_INFO\_NAME\_LENGTH.

### **Typ AuthInfo(MQCFIN)**

Typ objektu ověřovacích informací (identifikátor parametru: MQIA\_AUTH\_TINFO\_TYPE). Hodnota se musí shodovat s typem AuthInfoobjektu ověřovacích informací, ze kterého kopírujete.

Hodnota může být následující:

### **MQAIT\_CRL\_LDAP**

Tato hodnota definuje tento objekt ověřovacích informací jako uvedení seznamu odvolaných certifikátů, které jsou drženy na LDAP.

### **MQACY\_OCSP**

Tato hodnota definuje tento objekt ověřovacích informací jako určení kontroly odvolání certifikátu pomocí protokolu OCSP.

### **MQAIT\_IDPW\_OS**

Tato hodnota definuje tento objekt ověřovacích informací jako uvedení kontroly odvolání certifikátu pomocí ID uživatele a kontroly hesla prostřednictvím operačního systému.

### **MQITOM\_IDPW\_LDAP**

Tato hodnota definuje tento objekt ověřovacích informací jako uvedení kontroly odvolání certifikátu pomocí ID uživatele a kontroly hesla prostřednictvím serveru LDAP.

**Důležité:** Tato volba není platná na z/OS.

Další informace naleznete v dokumentu [Zabezpečení](#) .

## **Požadované parametry (Vytvořit ověřovací informace)**

### **AuthInfoName (MQCFST)**

Název objektu ověřovacích informací (identifikátor parametru: MQCA\_AUTH\_INFO\_\_NAME).

Maximální délka řetězce je MQ\_AUTH\_INFO\_NAME\_LENGTH.

### **AuthInfoType (MQCFIN)**

Typ objektu ověřovacích informací (identifikátor parametru: MQIA\_AUTH\_TINFO\_TYPE).

Jsou přijímány následující hodnoty:

#### **MQAIT\_CRL\_LDAP**

Tato hodnota definuje tento objekt ověřovacích informací jako uvedení serveru LDAP obsahujícího seznam odvolaných certifikátů (CRL).

#### **MQACY\_OCSP**

Tato hodnota definuje tento objekt ověřovacích informací jako určení kontroly odvolání certifikátu pomocí protokolu OCSP.

Objekt ověřovacích informací s typem MQAIT\_OCSP produktu AuthInfo nepoužívá pro použití ve správcích front IBM i nebo z/OS, ale lze jej zadat na těchto platformách, které mají být zkopírovány do tabulky definic kanálů klienta pro klientské použití.

#### **MQAIT\_IDPW\_OS**

Tato hodnota definuje tento objekt ověřovacích informací jako uvedení kontroly odvolání certifikátu pomocí ID uživatele a kontroly hesla prostřednictvím operačního systému.

#### **MQITOM\_IDPW\_LDAP**

Tato hodnota definuje tento objekt ověřovacích informací jako uvedení kontroly odvolání certifikátu pomocí ID uživatele a kontroly hesla prostřednictvím serveru LDAP.

**Důležité:** Tato volba není platná na z/OS.

Další informace naleznete v dokumentu [Zabezpečení](#).

## **Volitelné parametry (Změnit, Kopírovat a Vytvořit objekt ověřovacích informací)**

### **AdoptContext (MQCFIN)**

Zda použít prezentovaná pověření jako kontext pro tuto aplikaci (identifikátor parametru MQIA\_ADOPT\_CONTEXT). To znamená, že se používají pro kontroly autorizace, zobrazené na administrativních obrazovkách a objevují se ve zprávách.

### **MQADPCX\_ANO**

ID uživatele uvedené ve struktuře MQCSP, které bylo úspěšně ověřeno pomocí hesla, je přijato jako kontext, který se má použít pro tuto aplikaci. Toto ID uživatele proto bude pověřením kontrolovanou pro autorizaci k použití prostředků produktu IBM MQ.

Je-li zadané ID uživatele ID uživatele LDAP a kontroly autorizace jsou prováděny pomocí ID uživatelů operačního systému, bude jako pověření pro kontroly autorizace přijato [ShortUser](#) přidružené k položce uživatele v protokolu LDAP.

### **MQADPCX\_NO**

ID a heslo uživatele LDAP přítomné ve struktuře MQCSP bude ověřeno, ale pověření se nepřevzme pro další využití. Autorizace se provede pomocí ID uživatele, pod kterým je aplikace spuštěna.

Tento atribut je platný pouze pro **AuthInfoType** třídy *MQAIT\_IDPW\_OS* a *MQAIT\_IDPW\_LDAP*.

Maximální délka je MQIA\_ADOPT\_CONTEXT\_LENGTH.

### **AuthInfoConnName (MQCFST)**

Název připojení objektu ověřovacích informací (identifikátor parametru: MQCA\_AUTHORINFO\_CONN\_NAME).

Tento parametr je relevantní pouze v případě, že je typ AuthInfo nastaven na hodnotu *MQAIT\_CRL\_LDAP* nebo *MQAIT\_ID\_PW\_LDAP*, je-li to vyžadováno.

Pokud se použije s typem AuthInfo typu *MQAIT\_IDPW\_LDAP*, může se jednat o seznam názvů připojení oddělených čárkami.

Na platformách jiných než z/OS je maximální délka hodnota MQ\_AUTH\_INFO\_CONN\_NAME\_LENGTH. V systému z/OS jde o hodnotu MQ\_LOCAL\_ADDRESS\_LENGTH.

### **Popis AuthInfoDesc (MQCFST)**

Popis objektu ověřovacích informací (identifikátor parametru: MQCA\_AUTHOR\_INFO\_DESC).

Maximální délka je MQ\_AUTH\_INFO\_DESC\_LENGTH.

#### **V 8.0.0.3 AuthenticationMethod (MQCFIN)**

Metody ověření pro hesla uživatelů (identifikátor parametru: MQIA\_AUTHENTICATION\_METHOD). Možné hodnoty jsou:

##### **MQAUTHENTICATE\_OS**

Použijte tradiční metodu ověření hesla produktu SYSTÉM UNIX

Toto je výchozí hodnota.

##### **MQAUTHENTICATE\_PAM**

Použijte metodu PAM (Pluggable Authentication Method) k ověření hesel uživatelů.

Hodnotu PAM můžete nastavit pouze na platformách SYSTÉM UNIX a Linux .

Tento atribut je platný pouze pro **AuthInfoType** třídy *MQAIT\_IDPW\_OS* a není platný v systému IBM MQ for z/OS.

#### **V 8.0.0.2 AuthorizationMethod (MQCFIN)**

Metody autorizace pro správce front (identifikátor parametru: MQIA\_LDAP\_AUTHORMD). Možné hodnoty jsou:

##### **AUTORIZOVANÉ\_ID\_MQLDAP\_**

Použijte skupiny operačních systémů, chcete-li určit oprávnění přidružená k uživateli.

To znamená, jak produkt IBM MQ dříve pracoval, a je výchozí hodnotou.

##### **MQLDAP\_AUTHORMD\_SEARCHGRP**

Položka skupiny v úložišti LDAP obsahuje atribut se seznamem všech uživatelů patřících do této skupiny. Členství je označeno atributem definovaným v [FindGroup](#). Tato hodnota je obvykle *member* nebo *uniqueMember*.

##### **MQLDAP\_AUTHORMD\_SEARCHUSR**

Uživatelská položka v úložišti LDAP obsahuje atribut vypisující všechny skupiny, do kterých uvedený uživatel patří. Atribut pro dotaz je definován hodnotou [FindGroup](#) , zpravidla *memberOf*.

Mnoho serverů LDAP používá atribut objektu skupiny k určení členství ve skupině, a proto byste měli tuto hodnotu nastavit na *MQLDAP\_AUTHORMD\_SEARCHGRP*.

Microsoft Active Directory typicky ukládá členství ve skupinách jako atribut uživatele. Server IBM Tivoli Directory Server podporuje obě metody.

Obecně platí, že načítání členství prostřednictvím atributu uživatele bude rychlejší než vyhledávání skupin, které uvádí uživatele jako člena.

Tento atribut je platný pouze pro **AuthInfoType** třídy *MQAIT\_ID\_PW\_LDAP* **V 8.0.0.2** a nelze jej použít pro platformy Windows.

#### **V 8.0.0.2 BaseDNGroup (MQCFST)**

Aby bylo možné nalézt názvy skupin, tento parametr musí být nastaven se základním DN pro hledání skupin na serveru LDAP (identifikátor parametru: MQCA\_LDAP\_BASE\_DN\_GROUPS).

Tento atribut je platný pouze pro **AuthInfoType** třídy *MQAIT\_ID\_PW\_LDAP* **V 8.0.0.2** a nelze jej použít pro platformy Windows.

Maximální délka je MQ\_LDAP\_BASE\_DN\_LENGTH.

#### **BaseDNUser (MQCFST)**

Chcete-li být schopni najít atribut krátkého jména uživatele (viz [ShortUser](#) ) Tento parametr musí být nastaven se základním DN pro hledání uživatelů v rámci serveru LDAP (identifikátor parametru: MQCA\_LDAP\_BASE\_DN\_USERS).

Tento atribut je platný pouze pro **AuthInfoType** třídy *MQAIT\_ID\_PW\_LDAP* a je povinný.

Maximální délka je MQ\_LDAP\_BASE\_DN\_LENGTH.

### Checkclient (MQCFIN)

Tento atribut je platný pouze pro **AuthInfoType** třídy *MQAIT\_IDPW\_OS* nebo *MQAIT\_IDPW\_LDAP* (identifikátor parametru: MQIA\_CHECK\_CLIENT\_BINDING). Možné hodnoty jsou:

#### MQCHK\_NONE

Přepne na kontrolu.

#### MQCHK\_OPTIONAL

Zajišťuje, že je-li ID uživatele a heslo poskytováno aplikací, jsou to platné dvojice, ale že není povinné je poskytovat. Tato volba může být užitečná během migrace, například.

#### JE POŽADOVÁNO MQCHK\_

Vyžaduje, aby všechny aplikace poskytovaly platné ID uživatele a heslo.

#### POŽADOVANÝ ADMINISTRÁTOR MQCHK\_ADMIN

Oprávnění uživatelé musí zadat platné ID uživatele a heslo, ale s neprivilegovanými uživateli se zachází stejně jako s nastavením VOLITELNĚ .

Privilegovaný uživatel je takový, který má úplná administrativní oprávnění pro produkt IBM MQ. Další informace najdete v tématu [Oprávnění uživatelé](#) .

 (Toto nastavení není povoleno na systémech z/OS .)

### Kontrolní lokální (MQCFIN)

Tento atribut je platný pouze pro **AuthInfoType** třídy *MQAIT\_IDPW\_OS* nebo *MQAIT\_IDPW\_LDAP* (identifikátor parametru: MQIA\_CHECK\_LOCAL\_BINDING). Možné hodnoty jsou:

#### MQCHK\_NONE

Přepne na kontrolu.

#### MQCHK\_OPTIONAL

Zajišťuje, že je-li ID uživatele a heslo poskytováno aplikací, jsou to platné dvojice, ale že není povinné je poskytovat. Tato volba může být užitečná během migrace, například.

#### JE POŽADOVÁNO MQCHK\_

Vyžaduje, aby všechny aplikace poskytovaly platné ID uživatele a heslo.

 Má-li vaše ID uživatele přístup UPDATE k profilu BATCH ve třídě MQCONN, můžete s **MQCHK\_REQUIRED** zacházet jako s **MQCHK\_OPTIONAL**. To znamená, že nemusíte zadávat heslo, ale pokud ano, heslo musí být správné.

#### POŽADOVANÝ ADMINISTRÁTOR MQCHK\_ADMIN

Oprávnění uživatelé musí zadat platné ID uživatele a heslo, ale s neprivilegovanými uživateli se zachází stejně jako s nastavením VOLITELNĚ .

Privilegovaný uživatel je takový, který má úplná administrativní oprávnění pro produkt IBM MQ. Další informace najdete v tématu [Oprávnění uživatelé](#) .

 (Toto nastavení není povoleno na systémech z/OS .)

### ClassGroup (MQCFST)

Třída objektů LDAP používaná pro skupinové záznamy v úložišti LDAP (identifikátor parametru: MQCA\_LDAP\_GROUP\_OBJECT\_CLASS).

Je-li hodnota prázdná, použije se **groupOfNames** .

Další běžně používané hodnoty zahrnují *groupOfUniqueNames* nebo *group*.

Maximální délka je MQ\_LDAP\_CLASS\_LENGTH.

Tento atribut je platný pouze pro **AuthInfoType** třídy *MQAIT\_ID\_PW\_LDAP*  a nelze jej použít pro platformy Windows.

### Uživatel třídy (MQCFST)

Třída objektů LDAP používaná pro záznamy uživatelů v úložišti LDAP (identifikátor parametru MQCA\_LDAP\_USER\_OBJECT\_CLASS).

Je-li tato hodnota prázdná, použije se výchozí hodnota *inetOrgPerson*, což je obecně hodnota potřebná.

Pro Microsoft Active Directory je hodnota, kterou vyžadujete, často *uživatel*.

Tento atribut je platný pouze pro **AuthInfoType** třídy *MQAIT\_ID\_PW\_LDAP*.

### **z/OS CommandScope (MQCFST)**

Rozsah příkazu (identifikátor parametru: *MQCACF\_COMMAND\_SCOPE*). Tento parametr se vztahuje pouze k produktu z/OS.

Uvádí, jak se příkaz provádí, když je správce front členem skupiny sdílení front. Můžete uvést jednu z následujících možností:

- prázdné (nebo vynechte parametr úplně). Příkaz bude proveden ve správci front, v němž byl zadán.
- Název správce front. Příkaz se provede ve vámi specifikujete správce front a bude aktivní v rámci skupiny sdílení front. Uvedete-li jiné jméno správce front než správce front, do kterého jste zadali správce front, musíte používat prostředí skupiny sdílení front a musí být povolen příkazový server.
- Hvězdička (\*). Příkaz se provádí na lokálním správci front a je také předán každému aktivnímu správci front ve skupině sdílení front.

Maximální délka je *MQ\_QSG\_NAME\_LENGTH*.

### **FailureDelay (MQCFIN)**

Když je poskytnuto ID uživatele a heslo pro ověření připojení a ověření selže kvůli chybnému ID uživatele nebo heslu, toto je prodleva, v sekundách, před tím, než se vrátí selhání aplikace (identifikátor parametru: *MQIA\_AUTHENTICATION\_FAIL\_DELAY*).

To může pomoci vyhnout se zaneprázdnění smyček z aplikace, která se jednoduše po přijetí selhání jednoduše pokusí o opakované pokusy.

Hodnota musí být v rozsahu 0 až 60 sekund. Výchozí hodnota je 1.

Tento parametr je platný pouze pro **AuthInfoType** třídy *MQAIT\_IDPW\_OS* nebo *MQAIT\_IDPW\_LDAP*.

### **V 8.0.0.2 FindGroup (MQCFST)**

Název atributu použitého v rámci položky LDAP k určení členství ve skupině (identifikátor parametru: *MQCA\_LDAP\_FIND\_GROUP\_FIELD*).

Když je *AuthorizationMethod* = *MQLDAP\_AUTHORDM\_SEARCHGRP*, je tento atribut obvykle nastaven na *member* nebo *uniqueMember*.

Když je *AuthorizationMethod* = *MQLDAP\_AUTHORDM\_SEARCHUSR*, tento atribut je obvykle nastaven na *memberOf*.

Je-li pole ponecháno prázdné, použije správce front *člen* nebo *memberOf* v závislosti na nastavení parametru **AuthorizationMethod**.

Tento atribut je platný pouze pro **AuthInfoType** třídy *MQAIT\_ID\_PW\_LDAP* **V 8.0.0.2** a nelze jej použít pro platformy Windows.

Maximální délka je *MQ\_LDAP\_FIELD\_LENGTH*.

### **V 8.0.0.2 GroupField (MQCFST)**

Atribut LDAP, který představuje jednoduchý název skupiny (identifikátor parametru: *MQCA\_LDAP\_GROUP\_ATTR\_FIELD*).

Je-li hodnota prázdná, příkazy jako např. *setmqaut* musí používat kvalifikované jméno pro skupinu. Hodnota může být buď úplné DN, nebo jednotlivý atribut.

Tento atribut je platný pouze pro **AuthInfoType** třídy *MQAIT\_ID\_PW\_LDAP* **V 8.0.0.2** a nelze jej použít pro platformy Windows.

Maximální délka je *MQ\_LDAP\_FIELD\_LENGTH*.

### **V 8.0.0.2 GroupNesting (MQCFIN)**

Určuje, zda skupiny jsou členy jiných skupin (identifikátor parametru: MQCA\_LDAP\_NESTGRP). Hodnoty mohou být:

#### **MQLDAP\_NESTGRP\_NO**

Pouze na počátku zjištěné skupiny se berou v úvahu pro autorizaci.

#### **MQLDAP\_NESTGRP\_YES**

Seznam skupin se prohledává rekurzivně k výčtu všech skupin, do kterých uživatel patří.

Tento atribut je platný pouze pro **AuthInfoType** třídy MQAIT\_ID\_PW\_LDAP **V 8.0.0.2** a nelze jej použít pro platformy Windows.

### **LDAPPassword (MQCFST)**

Heslo LDAP (identifikátor parametru: MQCA\_LDAP\_PASSWORD).

Tento parametr je relevantní pouze v případě, že je parametr **AuthInfoType** nastaven na hodnotu MQAIT\_CRL\_LDAP nebo MQAIT\_IDPW\_LDAP.

Maximální délka je MQ\_LDAP\_PASSWORD\_LENGTH.

### **LDAPUserName (MQCFST)**

Jméno uživatele LDAP (identifikátor parametru: MQCA\_LDAP\_USER\_NAME).

Tento parametr je relevantní pouze v případě, že je typ AuthInfoType nastaven na hodnotu MQAIT\_CRL\_LDAP nebo MQAIT\_IDPW\_LDAP.

Na jiných platformách, než je z/OS, je maximální délka hodnota MQ\_DISTINGUISHED\_NAME\_LENGTH. V systému z/OS jde o hodnotu MQ\_SHORT\_DNAME\_LENGTH.

### **OCSPResponderURL (MQCFST)**

Adresa URL, na kterou lze kontaktovat odpovídací modul OCSP (identifikátor parametru: MQCA\_AUTHOR\_INFO\_OCSP\_URL).

Tento parametr je relevantní pouze v případě, že je parametr AuthInfoType nastaven na hodnotu MQAIT\_OCSP, je-li požadován.

V tomto poli se rozlišují velká a malá písmena. Musí začínat řetězcem http:// malými písmeny. Zbytek adresy URL může být citlivý na velikost písmen, v závislosti na implementaci serveru OCSP.

Maximální délka je MQ\_AUTH\_TINFO\_OCSP\_URL\_LENGTH.

### **z/OS QSGDisposition (MQCFIN)**

Dispozice objektu v rámci skupiny (identifikátor parametru: MQIA\_QSG\_DISP). Tento parametr se vztahuje pouze k produktu z/OS.

Určuje dispozice objektu, na který příkaz aplikujete (to znamená, kde je definován a jak se chová). Hodnota může být některá z následujících:

<b>QSGDisposition</b>	<b>Změnit</b>	<b>Kopírovat, vytvořit</b>
<b>MQQSGD_COPY</b>	Definice objektu je umístěna v sadě stránek správce front, který provádí daný příkaz. Objekt byl definován pomocí příkazu, který měl parametr MQQSGD_COPY. Jakýkoli objekt, který se nachází ve sdíleném úložišti, nebo jakýkoli objekt definovaný pomocí příkazu, který měl parametr MQQSGD_Q_MGR, není tímto příkazem ovlivněn.	Objekt je definován v sadě stránek správce front, který provádí příkaz pomocí objektu MQQSGD_GROUP se stejným názvem, jako má objekt <i>ToAuthInfoName</i> (pro kopii) nebo objekt <i>AuthInfoName</i> (pro vytvoření).



QSGDisposition	Změnit	Kopírovat, vytvořit
<b>MQQSGD_GROUP</b>	<p>Definice objektu je uložena ve sdíleném úložišti. Objekt byl definován pomocí příkazu, který měl parametr MQQSGD_GROUP. Jakýkoli objekt umístěný na sadě stránek správce front, který provádí příkaz (s výjimkou lokální kopie objektu), není tímto příkazem ovlivněn.</p> <p>Je-li příkaz úspěšný, vygeneruje se následující příkaz MQSC a odešle se všem aktivním správcům front ve skupině sdílení front tak, že obnoví lokální kopie na stránce nastavené na nulu:</p> <pre>DEFINE AUTHINFO(name) REPLACE QSGDISP(COPY)</pre> <p>Změna objektu skupiny se projeví bez ohledu na to, zda se generovaný příkaz s QSGDISP (COPY) nezdaří.</p>	<p>Definice objektu je uložena ve sdíleném úložišti. Tato definice je povolena pouze v případě, že se správce front nachází ve skupině sdílení front.</p> <p>Je-li definice úspěšná, vygeneruje se následující příkaz MQSC a odešle se všem aktivním správcům front ve skupině sdílení front tak, aby vytvářely nebo obnovují lokální kopie na stránce nula:</p> <pre>DEFINE AUTHINFO(name) REPLACE QSGDISP(COPY)</pre> <p>Kopírování nebo vytvoření pro objekt skupiny se projeví bez ohledu na to, zda se nezdaří generovaný příkaz s QSGDISP (COPY).</p>
<b>MQQSGD_PRIVATE</b>	<p>Objekt je umístěn v sadě stránek správce front, který provádí daný příkaz, a byl definován s MQQSGD_Q_MGR nebo MQQSGD_COPY. Jakýkoli objekt, který se nachází ve sdíleném úložišti, není ovlivněn.</p>	Nepovoleno.
<b>MQQSGD_Q_MMGR</b>	<p>Definice objektu je umístěna v sadě stránek správce front, který provádí daný příkaz. Objekt byl definován pomocí příkazu, který měl parametr MQQSGD_Q_MMGR. Jakýkoli objekt, který se nachází ve sdíleném úložišti, nebo jakákoli lokální kopie takového objektu, není tímto příkazem ovlivněn. Tato hodnota je výchozí hodnotou.</p>	<p>Objekt je definován na sadě stránek správce front, který provádí daný příkaz. Tato hodnota je výchozí hodnotou.</p>

### **Replace (MQCFIN)**

Nahradíte atributy (identifikátor parametru: MQIACF\_REPLACE).

Pokud existuje objekt ověřovacích informací se stejným názvem jako AuthInfoName nebo ToAuthInfoName, uvádí, zda má být nahrazen. Hodnota může být některá z následujících:

#### **MQRP\_ANO**

Nahradit existující definici

#### **MQRP\_NO**

Nenahrazovat existující definici

### **SecureComms (MQCFIN)**

Zda má být konektivita k serveru LDAP provedena bezpečně pomocí SSL/TLS (identifikátor parametru MQIA\_LDAP\_SECURE\_COMM).

#### **MQSECCOMM\_YES**

Konektivita k serveru LDAP se zabezpečeně provádí pomocí SSL/TLS.

Použitý certifikát je výchozí certifikát pro správce front, pojmenovaný v CERTLABL na objektu správce front, nebo je-li prázdný, ten, který je popsán v tématu Názvy digitálních certifikátů, základní informace o požadavcích.

Certifikát se nachází v úložišti klíčů uvedeném v SSLKEYR na objektu správce front. Bude vyjednávána šifrovaná specifikace, která je podporována serverem IBM MQ i serverem LDAP.

Je-li správce front konfigurován tak, aby používal SSLFIPS (YES) nebo specifikace šifer SUITEB, pak se tento účet bere také v souvislosti s připojením k serveru LDAP.

#### **MQSECCOM\_ANON**

Konektivita k serveru LDAP se zabezpečeně provádí pomocí protokolu SSL/TLS stejně jako u příkazu MQSECCOMM\_YES s jedním rozdílem.

Serveru LDAP se neodešle žádný certifikát; připojení bude vytvořeno anonymně. Chcete-li použít toto nastavení, ujistěte se, že úložiště klíčů uvedené v SSLKEYR, na objektu správce front, neobsahuje certifikát označený jako výchozí.

#### **MQSECCOMM\_NO**

Konektivita k serveru LDAP nepoužívá SSL/TLS.

Tento atribut je platný pouze pro **AuthInfoType** třídy *MQAIT\_ID\_PW\_LDAP*.

#### **ShortUser (MQCFST)**

Pole v záznamu uživatele, které má být použito jako krátké jméno uživatele v IBM MQ (identifikátor parametru MQCA\_LDAP\_SHORT\_USER\_FIELD).

Toto pole musí obsahovat hodnoty 12 nebo méně znaků. Toto krátké jméno uživatele se používá pro následující účely:

- Je-li povoleno ověření LDAP, ale autorizace LDAP není povolena, používá se jako ID uživatele operačního systému pro kontroly autorizace. V tomto případě musí atribut představovat ID uživatele operačního systému.
- Jsou-li povoleny ověření a ověření LDAP, použije se toto ID uživatele jako ID uživatele, které bylo převedeno se zprávou, aby bylo jméno uživatele LDAP znovu zjišťováno, když je třeba použít ID uživatele v rámci zprávy.

Například u jiného správce front nebo při zápisu zpráv sestav. V tomto případě atribut nemusí představovat ID uživatele operačního systému, ale musí se jednat o jedinečný řetězec. Výrobní číslo zaměstnance je příkladem vhodného atributu po tento účelem.

Tento atribut je platný pouze pro **AuthInfoType** třídy *MQAIT\_ID\_PW\_LDAP* a je povinný.

Maximální délka je MQ\_LDAP\_FIELD\_LENGTH.

#### **UserField (MQCFST)**

Pokud ID uživatele poskytnuté aplikací pro ověření neobsahuje kvalifikátor pro pole v záznamu uživatele LDAP, to znamená, že neobsahuje ' = ' sign, tento atribut označuje pole v záznamu uživatele LDAP, které se používá k interpretaci poskytnutého ID uživatele (identifikátor parametru MQCA\_LDAP\_USER\_ATTR\_FIELD).

Toto pole může být prázdné. Je-li tomu tak, všechna nekvalifikovaná ID uživatele používají pole ShortUser k interpretaci poskytnutého ID uživatele.

Obsah tohoto pole bude zřetězen s ' = ' a spolu s hodnotou poskytnutou aplikací vytvořit úplné ID uživatele, které má být umístěno v záznamu uživatele LDAP. Například aplikace poskytuje uživateli fred a toto pole má hodnotu cn, pak bude úložiště LDAP prohledáno pro cn=fred.

Maximální délka je MQ\_LDAP\_FIELD\_LENGTH.

### **Změnit, kopírovat a vytvořit strukturu CF**

Příkaz Změnit strukturu CF změní existující struktury aplikace CF. Příkazy Kopírovat a vytvořit struktury prostředku CF vytvoří nové struktury aplikace CF-příkaz Kopírovat používá hodnoty atributů existující struktury aplikace CF.

HP Integrity NonStop Server	IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
				✓

**Poznámka:** Tyto příkazy jsou podporovány pouze v systémech z/OS , je-li správce front členem skupiny sdílení front.

Příkaz Změna struktury prostředku CF (MQCMD\_CHANGE\_CF\_STRUC) mění zadané atributy ve struktuře aplikace CF. U všech volitelných parametrů, které jsou vynechány, se hodnota nezmění.

Příkaz Kopírování struktury CF (MQCMD\_COPY\_CF\_STRUC) vytváří novou strukturu aplikace prostředku CF pomocí atributů, které nejsou uvedeny v příkazu, hodnoty atributů existující struktury aplikace CF.

Příkaz Vytvoření struktury CF (MQCMD\_CREATE\_CF\_STRUC) vytvoří strukturu aplikace CF. Všechny atributy, které nejsou explicitně definovány, jsou nastaveny na výchozí hodnoty v cílovém správci front.

## Požadované parametry (Změnit a vytvořit strukturu CF)

### **CFStrucName (MQCFST)**

Název aplikační struktury prostředku CF s parametry zálohování a obnovy, které chcete definovat (identifikátor parametru: MQCA\_CF\_STRUC\_NAME).

Maximální délka řetězce je MQ\_CF\_STRUC\_NAME\_LENGTH.

## Povinné parametry (Kopírovat strukturu CF)

### **FromCFStrucName (MQCFST)**

Název struktury aplikace CF, ze které se má kopírovat (identifikátor parametru: MQCACF\_FROM\_CF\_STRUC\_NAME).

Maximální délka řetězce je MQ\_CF\_STRUC\_NAME\_LENGTH.

### **ToCFStrucName (MQCFST)**

Název struktury aplikace CF, která má být zkopírována (identifikátor parametru: MQCACF\_TO\_CF\_STRUC\_NAME).

Maximální délka řetězce je MQ\_CF\_STRUC\_NAME\_LENGTH.

## Volitelné parametry (Změnit, Kopírovat a Vytvořit strukturu CF)

### **CFConlos (MQCFIN)**

CFConlos (identifikátor parametru: MQIA\_CF\_CFCONLOS).

Určuje akci, která má být provedena v případě, že správce front ztratí připojení ke struktuře prostředku CF. Následující konstantní názvy jsou platné hodnoty pro CFConlos:

#### **MQCFCONLOS\_ASQMGR**

provedená akce je založena na nastavení atributu správce front CFCONLOS. Tato hodnota je výchozí pro nově vytvořené objekty struktury CF s parametrem CFLEVEL (5).

#### **MQCFCONLOS\_TERMINATE**

Správce front je při ztrátě připojení ke struktuře ukončen. Tato hodnota je výchozí, pokud objekt struktury prostředku CF není na úrovni CFLEVEL (5), a u existujících objektů struktury prostředku CF, které jsou změněny na úroveň CFLEVEL (5).

#### **MQCFCONLOS\_TOLERING**

Správce front toleruje ztrátu připojitelnosti ke struktuře bez ukončení.

Tento parametr je platný pouze z parametru CFLEVEL (5).

### **CFLevel (MQCFIN)**

Úroveň funkční způsobilosti pro tuto strukturu aplikace CF (identifikátor parametru: MQIA\_CF\_LEVEL).

Určuje úroveň funkční způsobilosti pro strukturu aplikace CF. Hodnota může být některá z následujících:

#### **1**

Struktura CF, která může být "auto-created" správcem front na úrovni příkazů 520.

2

Struktura prostředku CF na úrovni příkazů 520, kterou lze vytvořit nebo odstranit pouze správcem front na úrovni příkazů 530 nebo vyšší.

3

Struktura CF na úrovni příkazu 530. Tato *CFLevel* je povinná, pokud chcete používat trvalé zprávy ve sdílených frontách nebo pro seskupení zpráv, nebo obojí. Tato úroveň je výchozí hodnotou *CFLevel* pro správce front na úrovni příkazů 600.

Hodnotu *CFLevel* lze zvýšit pouze na 3, pokud jsou všichni správci front ve skupině sdílení front na úrovni příkazu 530 nebo vyšší-toto omezení má zajistit, aby neexistuly žádné latentní připojení na úrovni příkazu 520 k frontám odkazujícím na strukturu CF.

Hodnotu proměnné *CFLevel* můžete snížit pouze v případě, že všechny fronty, které odkazují na strukturu CF, jsou prázdné (nemají žádné zprávy nebo nepotvrzenou aktivitu) a budou zavřeny.

4

Tato *CFLevel* podporuje všechny funkce *CFLevel* (3). *CFLevel* (4) umožňuje, aby fronty definované se strukturami prostředku CF na této úrovni měly zprávy s délkou větší než 63 kB.

Pouze správce front s úrovní příkazů 600 se může připojit ke struktuře prostředku CF v systému *CFLevel* (4).

Hodnotu *CFLevel* lze zvýšit pouze na 4, jsou-li všichni správci front ve skupině sdílení front na úrovni příkazů 600 nebo vyšší.

Hodnotu *CFLevel* lze snížit pouze ze 4, pokud jsou všechny fronty, které se odkazují na strukturu CF, prázdné (nemají žádné zprávy nebo nepotvrzenou aktivitu) a zavřou.

5

Tato *CFLevel* podporuje všechny funkce *CFLevel* (4). *CFLevel* (5) umožňuje výběrově ukládat trvalé a přechodné zprávy v produktu Db2 nebo ve sdílených datových sadách zpráv.

Pouze správce front s úrovní příkazů 710 nebo vyšší a s nastavením OOPMODE pro povolení nových funkcí produktu IBM WebSphere MQ 7.1.0 se mohou připojit ke struktuře prostředku CF v systému *CFLevel* (5).

Je třeba, aby struktury byly na úrovni CFLEVEL (5), aby podpořily tolerování ztráty konektivity.



Z/OŠ

Další informace naleznete v tématu [Kde jsou zadrženy zprávy sdílené fronty?](#)

### **CFStrucDesc (MQCFST)**

Popis struktury CF (identifikátor parametru: MQCA\_CF\_STRUC\_DESC).

Maximální délka je MQ\_CF\_STRUC\_DESC\_LENGTH.

### **DSBlock (MQCFIN)**

Velikost logického bloku pro sdílené datové sady zpráv (identifikátor parametru: MQIACF\_CF\_SMDS\_BLOCK\_SIZE).

Jednotka, v níž je sdílený prostor datové sady zpráv přidělen jednotlivým frontám. Hodnota může být některá z následujících:

#### **MQDSB\_8K**

Velikost logického bloku je nastavena na hodnotu 8 kB.

#### **MQDSB\_16K**

Velikost logického bloku je nastavena na 16K.

#### **MQDSB\_32K**

Velikost logického bloku je nastavena na hodnotu 32 kB.

#### **MQDSB\_64K**

Velikost logického bloku je nastavena na hodnotu 64 kB.

**MQDSB\_128K**

Velikost logického bloku je nastavena na hodnotu 128 kB.

**MQDSB\_256K**

Velikost logického bloku je nastavena na hodnotu 256 kB.

**MQDSB\_512K**

Velikost logického bloku je nastavena na hodnotu 512 kB.

**MQDSB\_1024K**

Velikost logického bloku je nastavena na 1024 kB.

**MQDSB\_1M**

Velikost logického bloku je nastavena na 1 M.

Hodnota nemůže být nastavena, pokud není definována hodnota CFLEVEL (5).

Výchozí hodnota je 256 kB, pokud CFLEVEL není 5. V tomto případě se použije hodnota 0.

**DSBufs (MQCFIN)**

Skupina vyrovnávacích pamětí sdílené datové sady zpráv (identifikátor parametru: MQIA\_CF\_SMDS\_BUFFERS).

Určuje počet vyrovnávacích pamětí, které mají být přiděleny v každém správci front pro přístup ke sdíleným datovým sadám zpráv. Velikost každé vyrovnávací paměti se rovná velikosti logického bloku.

Hodnota v rozsahu 1-9999.

Hodnota nemůže být nastavena, pokud není definována hodnota CFLEVEL (5).

**DSEXPAND (MQCFIN)**

Volba rozbalení datové sady sdílené zprávy (identifikátor parametru: MQIACF\_CF\_SMDS\_EXPAND).

Určuje, zda má správce front rozšířit datovou sadu sdílených zpráv, pokud je již téměř zaplněna a zda jsou v datové sadě vyžadovány další bloky. Hodnota může být některá z následujících:

**MQDSE\_YES**

Datovou sadu lze rozbalit.

**MQDSE\_NO**

Datovou sadu nelze rozbalit.

**VÝCHOZÍ HODNOTA MQDSE\_**

Pouze vráceno na DISPLAY CFSTRUCT, není-li explicitně nastaveno

Hodnota nemůže být nastavena, pokud není definována hodnota CFLEVEL (5).

**DSGroup (MQCFST)**

Název skupiny datové sady sdílené zprávy (identifikátor parametru: MQCACF\_CF\_SMDS\_GENERIC\_NAME).

Určuje generický název datové sady, který má být použit pro skupinu sdílených datových sad zpráv přidružených k této struktuře CF.

Řetězec musí obsahovat přesně jednu hvězdičku (\*), která bude nahrazena názvem správce front až 4 znaky.

Maximální délka tohoto parametru je 44 znaků.

Hodnota nemůže být nastavena, pokud není definována hodnota CFLEVEL (5).

**Offload (MQCFIN)**

Offload (identifikátor parametru: MQIA\_CF\_OFFLOAD).

Určuje volbu OFFLOAD pro velké (> 63 kB) sdílené zprávy v systému z/OS. Hodnota může být následující:

**MQCFOFFLD\_DB2**

Velké sdílené zprávy mohou být uloženy v produktu Db2.

## **MQCFOFFLD\_SMDS**

Velké sdílené zprávy mohou být uloženy v datových sadách sdílených zpráv produktu z/OS .

## **MQCFOFFLD\_NONE**


Používá se v případě, že vlastnost *Offload* nebyla explicitně nastavena.

Hodnota nemůže být nastavena, pokud není definována hodnota CFLEVEL (5).

Výchozí hodnota je MQCFOFFLD\_NONE, pokud není na úrovni CFLEVEL (5).

Pro existující objekty struktury prostředku CF, které jsou změněny na CFLEVEL (5), je výchozí hodnotou MQCFOFFLD\_DB2.

Pro nově vytvořené objekty struktury CF s CFLEVEL (5) je výchozí hodnota MQCFOFFLDSMDS.

 Další informace o skupině parametrů (*OFFLDxSZ* a *OFFLDxTH*) naleznete v tématu [Určování voleb odlehčování pro sdílené datové sady zpráv](#)

## **OFFLD1SZ (MQCFST)**

Vlastnost odlehčování velikosti 1 (identifikátor parametru: MQCACF\_CF\_OFFLOAD\_SIZE1)

Určuje první pravidlo odlehčování založené na velikosti zprávy a prahové hodnotě využití struktury prostředku Coupling Facility v procentech. Tato vlastnost označuje velikost zpráv, které mají být odloženy. Vlastnost je zadána jako řetězec s hodnotami v rozsahu 0K - 64K.

Výchozí hodnota je 32K. Tato vlastnost se používá s produktem *OFFLD1TH*.

Hodnota nemůže být nastavena, pokud není definována hodnota CFLEVEL (5).

Hodnota 64K označuje, že pravidlo není používáno.

Maximální délka je 3.

## **OFFLD2SZ (MQCFST)**

Vlastnost odlehčování velikosti 2 (identifikátor parametru: MQCACF\_CF\_OFFLOAD\_SIZE2)

Určuje druhé pravidlo odlehčování založené na velikosti zprávy a prahové hodnotě využití struktury prostředku Coupling Facility v procentech. Tato vlastnost označuje velikost zpráv, které mají být odloženy. Vlastnost je zadána jako řetězec s hodnotami v rozsahu 0K - 64K.

Výchozí hodnota je 4K. Tato vlastnost se používá s produktem *OFFLD2TH*.

Hodnota nemůže být nastavena, pokud není definována hodnota CFLEVEL (5).

Hodnota 64K označuje, že pravidlo není používáno.

Maximální délka je 3.

## **OFFLD3SZ (MQCFST)**

Vlastnost odlehčování velikosti 3 (identifikátor parametru: MQCACF\_CF\_OFFLOAD\_SIZE3)

Určuje třetí pravidlo odlehčování založené na velikosti zprávy a prahové hodnotě využití struktury prostředku Coupling Facility v procentech. Tato vlastnost označuje velikost zpráv, které mají být odloženy. Vlastnost je zadána jako řetězec s hodnotami v rozsahu 0K - 64K.

Výchozí hodnota je 0K. Tato vlastnost se používá s produktem *OFFLD3TH*.

Hodnota nemůže být nastavena, pokud není definována hodnota CFLEVEL (5).

Hodnota 64K označuje, že pravidlo není používáno.

Maximální délka je 3.

## **OFFLD1TH (MQCFIN)**

Vlastnost odlehčování prahové hodnoty 1 (Identifikátor parametru: MQIA\_CF\_OFFLOAD\_THRESHOLD1)

Určuje první pravidlo odlehčování založené na velikosti zprávy a prahové hodnotě využití struktury prostředku Coupling Facility v procentech. Tato vlastnost označuje procentní část struktury prostředku Coupling Facility, která je plná.

Výchozí hodnota je 70. Tato vlastnost se používá s produktem *OFFLD1SZ*.

Hodnota nemůže být nastavena, pokud není definována hodnota CFLEVEL (5).

#### **OFFLD2TH (MQCFIN)**

Vlastnost odlehčování prahové hodnoty 2 (identifikátor parametru: MQIA\_CF\_OFFLOAD\_THRESHOLD2)

Určuje druhé pravidlo odlehčování založené na velikosti zprávy a prahové hodnotě využití struktury prostředku Coupling Facility v procentech. Tato vlastnost označuje procentní část struktury prostředku Coupling Facility, která je plná.

Výchozí hodnota je 80. Tato vlastnost se používá s produktem *OFFLD2SZ*.

Hodnota nemůže být nastavena, pokud není definována hodnota CFLEVEL (5).

#### **OFFLD3TH (MQCFIN)**

Vlastnost odlehčování prahové hodnoty 3 (Identifikátor parametru: MQIA\_CF\_OFFLOAD\_THRESHOLD3)

Určuje třetí pravidlo odlehčování založené na velikosti zprávy a prahové hodnotě využití struktury prostředku Coupling Facility v procentech. Tato vlastnost označuje procentní část struktury prostředku Coupling Facility, která je plná.

Výchozí hodnota je 90. Tato vlastnost se používá s produktem *OFFLD3SZ*.

Hodnota nemůže být nastavena, pokud není definována hodnota CFLEVEL (5).

#### **Recauto (MQCFIN)**

Recauto (identifikátor parametru: MQIA\_CF\_RECAUTO).

Určuje akci automatické nápravy, která má být provedena, když správce front zjistí, že struktura selhala nebo když správce front ztratí připojení ke struktuře a žádné systémy v systému SysPlex nemají konektivitu k prostředku Coupling Facility, ve kterém je struktura alokována. Hodnota může být následující:

##### **MQRECAUTO\_YES**

Struktura a přidružená sdílená datová sada zpráv, které také potřebují obnovu, jsou automaticky zotavena. Tato hodnota je výchozí pro nově vytvořené objekty struktury CF s parametrem CFLEVEL (5).

##### **MQRECAUTO\_NO**

Struktura se automaticky neobnoví. Tato hodnota je výchozí, pokud objekt struktury prostředku CF není na úrovni CFLEVEL (5), a u existujících objektů struktury prostředku CF, které jsou změněny na úroveň CFLEVEL (5).

#### **Recovery (MQCFIN)**

Náprava (identifikátor parametru: MQIA\_CF\_RECOVER).

Určuje, zda je pro strukturu aplikace podporována obnova prostředku CF. Hodnota může být následující:

##### **MQCFR\_YES**

Zotavení je podporováno.

##### **MQCFR\_NO**

Zotavení není podporováno.

#### **Replace (MQCFIN)**

Nahradte atributy (identifikátor parametru: MQIACF\_REPLACE).

Pokud existuje definice struktury prostředku CF se stejným názvem jako *ToCFStrucName*, tato hodnota určuje, zda má být nahrazena. Hodnota může být některá z následujících:

##### **MQR\_P\_ANO**

Nahradit existující definici.

## MQR\_NO

Nenahrazujte existující definici.

### Změnit, kopírovat a vytvořit kanál

Příkaz Změnit kanál změní existující definice kanálu. Příkazy Kopírovat a Vytvořit kanál vytvářejí nové definice kanálů-příkaz Kopírovat používá hodnoty atributů existující definice kanálu.

HP Integrity NonStop Server	IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
✓	✓	✓	✓	✓

Příkaz Změna kanálu (MQCMD\_CHANGE\_CHANNEL) změní zadané atributy v definici kanálu. U všech volitelných parametrů, které jsou vynechány, se hodnota nezmění.

Příkaz Kopírování kanálu (MQCMD\_COPY\_CHANNEL) vytvoří novou definici kanálu pomocí atributů, které nejsou zadány v příkazu, hodnoty atributu existující definice kanálu.

Příkaz Vytvořit kanál (MQCMD\_CREATE\_CHANNEL) vytvoří definici kanálu produktu IBM MQ . Všechny atributy, které nejsou explicitně definovány, jsou nastaveny na výchozí hodnoty v cílovém správci front. Pokud pro typ vytvářeného kanálu existuje výchozí kanál systému, jsou tyto výchozí hodnoty převzaty od této fronty.



V následující tabulce jsou uvedeny parametry, které jsou použitelné pro každý typ kanálu.

#### V 8.0.0.4

Parametr	Odesílatel	Server	Příjemce	Žadatel	Připojení klienta	Připojení serveru	Odesílatel klastru	Příjemce klastru	V 8.0.0.4 AMQP
V 8.0.0.4 <i>AMQPKeepAlive</i>									✓
<i>BatchHeartBeat</i>	✓	✓					✓	✓	
<i>BatchInterval</i>	✓	✓					✓	✓	
<i>BatchDataLimit</i>	✓	✓					✓	✓	
<i>BatchSize</i>	✓	✓	✓	✓			✓	✓	
<i>CertificateLabel</i>	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓
<i>ChannelDesc</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<i>ChannelMonitoring</i>	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
<i>ChannelStatistics</i>	✓	✓	✓	✓			✓	✓	
<i>ChannelName</i> (viz poznámka pod čarou 1)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<i>ChannelType</i> (viz poznámka pod čarou 3)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Tabulka 86. Změna, kopírování, vytvoření parametrů kanálu (pokračování)

Parametr	Odesílatel	Server	Příjemce	Žadatel	Připojení klienta	Připojení serveru	Odesílatel klastru	Příjemce klastru	V 8.0.0.4 AMQP
<u>ClientChannelVáha</u>					✓				
<u>ClusterName</u>							✓	✓	
<u>SeznamClusterName</u>							✓	✓	
<u>CLWLChannelPriority</u>							✓	✓	
<u>CLWLChannelRank</u>							✓	✓	
<u>CLWLChannelWeight</u>							✓	✓	
  <u>CommandScope</u>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
<u>ConnectionAffinity</u>					✓				
<u>ConnectionName</u>	✓	✓		✓	✓		✓	✓	
<u>DataConversion</u>	✓	✓		✓	✓		✓	✓	
<u>DispoziceDefaultChannel</u>	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
<u>DefReconnect</u>					✓				
<u>DiscInterval</u>	✓	✓				✓	✓	✓	
<u>FromChannelNázev</u> (viz poznámka pod čarou 2).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
<u>HeaderCompression</u>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
<u>HeartBeatInterval</u>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
<u>IntervalKeepAliveInterval</u>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
<u>LocalAddress</u>	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓
<u>LongRetry-počet</u>	✓	✓					✓	✓	

Tabulka 86. Změna, kopírování, vytvoření parametrů kanálu (pokračování)

Parametr	Odesílatel	Server	Příjemce	Žadatel	Připojení klienta	Připojení serveru	Odesílatel klastru	Příjemce klastru	V 8.0.0.4 AMQP
<u>LongRetryInterval</u>	✓	✓					✓	✓	
<u>MaxInstances</u>						✓			✓
<u>MaxInstancesPerClient</u>						✓			
<u>MaxMsgDélka</u>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<u>název_MKaniame</u>	✓	✓		✓			✓		
<u>Typ MCATType</u>	✓	✓		✓			✓	✓	
<u>MCAUserIdentifier</u>			✓	✓		✓		✓	✓
<u>MessageCompression</u>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
<u>ModeName</u>	✓	✓		✓	✓		✓	✓	
<u>MsgExit</u>	✓	✓	✓	✓			✓	✓	
<u>MsgRetryPočet</u>			✓	✓				✓	
<u>MsgRetryUkončení</u>			✓	✓				✓	
<u>MsgRetryInterval</u>			✓	✓				✓	
<u>MsgRetryUserData</u>			✓	✓				✓	
<u>MsgUserData</u>	✓	✓	✓	✓			✓	✓	
<u>NetworkPriority</u>								✓	
<u>NonPersistentMsgSpeed</u>	✓	✓	✓	✓			✓	✓	
<u>Heslo</u>	✓	✓		✓	✓		✓		
V 8.0.0.4 <u>Port</u>									✓
<u>PropertyControl</u>	✓	✓					✓	✓	
<u>PutAuthority</u>			✓	✓		✓		✓	
<u>QMgrName</u>					✓				

Tabulka 86. Změna, kopírování, vytvoření parametrů kanálu (pokračování)

Parametr	Odesílatel	Server	Příjemce	Žadatel	Připojení klienta	Připojení serveru	Odesílatel klastru	Příjemce klastru	V 8.0.0.4 AMQP
▶ z/OS ▶ z/OS <i>QSGDisposition</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
<i>ReceiveExit</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
<i>ReceiveUserData</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
<i>Nahradit</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
<i>SecurityExit</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
<i>SecurityUserData</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
<i>SendExit</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
<i>SendUserData</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
<i>SeqNumberObtěkání textu</i>	✓	✓	✓	✓			✓	✓	
<i>SharingConversations</i>					✓	✓			
<i>ShortRetryPočet</i>	✓	✓					✓	✓	
<i>ShortRetryInterval</i>	✓	✓					✓	✓	
<i>SSLCipherSpec</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<i>SSLClientAuth</i>		✓	✓	✓		✓		✓	✓
<i>SSLPeerName</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<i>ToChannelNázev</i> (viz poznámka pod čarou 2).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
<i>TpName</i>	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
▶ V 8.0.0.4 <i>TpRoot</i>									✓
<i>TransportType</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
▶ V 8.0.0.4 <i>IDUseClt</i>									✓
<i>UseDLQ</i>	✓	✓	✓	✓			✓	✓	

Tabulka 86. Změna, kopírování, vytvoření parametrů kanálu (pokračování)

Parametr	Odesílatel	Server	Příjemce	Žadatel	Připojení klienta	Připojení serveru	Odesílatel klastru	Příjemce klastru	V 8.0.0.4 AMQP
<u>UserIdentifier</u>	✓	✓		✓	✓		✓		
<u>XmitQName</u>	✓	✓							

**Poznámka:**

1. Povinný parametr v příkazech Change and Create Channel.
2. Povinný parametr pro příkaz Kopírovat kanál.
3. Povinný parametr pro příkazy Změnit, Vytvořit a Kopírovat kanál.
4. Parametr PUTAUT je platný pouze pro kanál typu SVRCONN na serveru z/OS .
5. Povinný parametr v příkazu Vytvořit kanál, je-li TrpType TCP.
6. Povinný parametr pro příkaz Vytvořit kanál pro typ kanálu MQTT.

**Požadované parametry (Změnit, Vytvořit kanál)**

**ChannelName (MQCFST)**

Název kanálu (identifikátor parametru: MQCACH\_CHANNEL\_NAME).

Uvádí název definice kanálu, která má být změněna nebo vytvořena

Maximální délka řetězce je MQ\_CHANNEL\_NAME\_LENGTH.

Tento parametr se požaduje u všech typů kanálů; na CLUSSDR se může lišit od ostatních typů kanálů. Pokud vaše konvence pojmenování kanálů obsahuje název správce front, můžete definici CLUSSDR vytvořit pomocí konstrukce +QMNAME+ a produkt IBM MQ nahradí správný název správce front úložiště na místě +QMNAME+. Toto zařízení se vztahuje pouze na produkty AIX, HP-UX, Linux, IBM i, Solarisa Windows . Další podrobnosti naleznete v tématu [Konfigurace klastru správce front](#) .

**ChannelType (MQCFIN)**

Typ kanálu (identifikátor parametru: MQIACH\_CHANNEL\_TYPE).

Uvádí typ kanálu, který se mění, kopíruje nebo vytváří. Hodnota může být některá z následujících:

**MQCHT\_SENDER**

Odesílatel.

**SERVER MQCHT\_SERVER**

.

**PŘÍJEMCE MQCHT\_RECEIVER**

Příjímač.

**MQCHT\_REQUESTER**

Žadatel.

**FUNKCE MQCHT\_SVRCONN**

Server-připojení (pro použití klienty).

**MQCHT\_CLNTCONN**

Připojení klienta.

**SOUBOR MQCHT\_CLURCVR**

Příjemce klastru.

**MQCHT\_CLUSDR**

Odesílatel klastru.

**V 8.0.0.4 MQCHT\_AMQP**

AMQP.

## Požadované parametry (Kopírovat kanál)

### **FromChannelName (MQCFST)**

Z názvu kanálu (identifikátor parametru: MQCACF\_FROM\_CHANNEL\_NAME).

Název existující definice kanálu, která obsahuje hodnoty pro atributy, které nejsou uvedeny v tomto příkazu.

**z/OS** V systému z/OS správce front hledá objekt s názvem, který jste zadali, a dispozice MQQSGD\_Q\_MGR nebo MQQSGD\_COPY, ze které má být kopírovaná kopie zkopírována. Tento parametr je ignorován, pokud je zadána hodnota MQQSGD\_COPY pro *QSGDisposition*. V tomto případě se objekt s názvem zadaným *ToChannelName* a dispozicí MQQSGD\_GROUP prohledává, aby se zkopíroval.

Maximální délka řetězce je MQ\_CHANNEL\_NAME\_LENGTH.

### **ChannelType (MQCFIN)**

Typ kanálu (identifikátor parametru: MQIACH\_CHANNEL\_TYPE).

Uvádí typ kanálu, který se mění, kopíruje nebo vytváří. Hodnota může být některá z následujících:

#### **MQCHT\_SENDER**

Odesílatel.

#### **SERVER MQCHT\_SERVER**

#### **PŘÍJEMCE MQCHT\_RECEIVER**

Příjímač.

#### **MQCHT\_REQUESTER**

Žadatel.

#### **FUNKCE MQCHT\_SVRCONN**

Server-připojení (pro použití klienty).

#### **MQCHT\_CLNTCONN**

Připojení klienta.

#### **SOUBOR MQCHT\_CLURCVR**

Příjemce klastru.

#### **MQCHT\_CLUSDR**

Odesílatel klastru.

#### **V 8.0.0.4 MQCHT\_AMQP**

AMQP.

### **ToChannelName (MQCFST)**

Na název kanálu (identifikátor parametru: MQCACF\_TO\_CHANNEL\_NAME).

Název nové definice kanálu.

Maximální délka řetězce je MQ\_CHANNEL\_NAME\_LENGTH.

Názvy kanálů musí být jedinečné; pokud existuje definice kanálu s tímto názvem, hodnota *Replace* musí být MQRP\_YES. Typ kanálu existující definice kanálu musí být stejný jako typ kanálu pro novou definici kanálu, jinak jej nelze nahradit.

## Volitelné parametry (Změnit, kopírovat a Vytvořit kanál)

### **V 8.0.0.4**

#### **AMQPKeepAlive (MQCFIN)**

Interval udržení aktivity kanálu AMQP (identifikátor parametru: MQIACH\_AMQP\_KEEP\_ALIVE).

Doba udržení aktivity pro kanál AMQP v sekundách. Pokud klient AMQP během intervalu udržení připojení neodešle žádný rámeček, připojení se uzavře s chybovým stavem AMQP `amqp:resource-limit-exceeded`.

Tento parametr je platný pouze pro hodnoty *ChannelType* MQCHT\_AMQP.

#### **BatchHeartbeat (MQCFIN)**

Interval prezenčního signálu dávky (identifikátor parametru: MQIACH\_BATCH\_HB).

Dávkové prezenční signál umožňuje odesílacím kanálům určit, zda je vzdálená instance kanálu stále aktivní, než bude spuštěna nejistá. Hodnota může být v rozsahu 0 až 999999. Hodnota 0 znamená, že se nemá používat dávkové zpracování tep. Prezenční signál dávky se měří v milisekundách.

Tento parametr je platný pouze pro hodnoty *ChannelType* hodnoty MQCHT\_ENDER, MQCHT\_SERVER, MQCHT\_CLUSSDR nebo MQCHT\_CLUSRCVR.

#### **BatchInterval (MQCFIN)**

Interval dávek (identifikátor parametru: MQIACH\_BATCH\_INTERVAL).

Tento interval je přibližný čas v milisekundách, po který kanál uchovává dávku otevřenou, pokud v aktuální dávce bylo předáno méně než *BatchSize* zpráv.

Je-li *BatchInterval* větší než nula, dávka se ukončí podle toho, která z následujících situací nastane první:

- *BatchSize* zprávy byly odeslány, nebo
- *BatchInterval* milisekund uplynulo od začátku dávky.

Je-li *BatchInterval* nula, dávka se ukončí podle toho, která z následujících situací nastane první:

- *BatchSize* zprávy byly odeslány, nebo
- *BatchDataLimit* bajtů bylo odesláno nebo
- přenosová fronta bude prázdná.

Hodnota *BatchInterval* musí být v rozsahu 0 až 999999999.

Tento parametr se vztahuje pouze na kanály s hodnotou *ChannelType* : MQCHT\_SENDER, MQCHT\_SERVER, MQCHT\_CLUSSDR nebo MQCHT\_CLUSRCVR.

#### **BatchDataLimit (MQCFIN)**

Limit dávkového zpracování dat (identifikátor parametru: MQIACH\_BATCH\_DATA\_LIMIT).

Limit pro množství dat v kilobajtech, která lze odeslat prostřednictvím kanálu před provedením bodu synchronizace. Bod synchronizace se provede po zprávě, která způsobí dosažení limitu zpráv proteklých kanálem. Hodnota nula v tomto atributu znamená, že pro dávky přes tento kanál se nepoužije žádné omezení dat.

Hodnota musí být v rozsahu 0 až 999999. Výchozí hodnota je 5000.

Tento parametr je podporován na všech platformách.

Tento parametr se vztahuje pouze na kanály s parametrem *ChannelType* MQCHT\_SENDER, MQCHT\_SERVER, MQCHT\_CLUSRCVR nebo MQCHT\_CLUSSDR.

#### **BatchSize (MQCFIN)**

Velikost dávky (identifikátor parametru: MQIACH\_BATCH\_SIZE).

Maximální počet zpráv, které musí být odeslány přes kanál před provedením kontrolního bodu.

Použitá velikost dávky je nejnižší z následujících hodnot:

- *BatchSize* odesílajícího kanálu
- *BatchSize* přijímajícího kanálu
- Maximální počet nepotvrzených zpráv na odesílajícím správci front
- Maximální počet nepotvrzených zpráv v přijímajícím správci front

Maximální počet nepotvrzených zpráv je zadán parametrem *MaxUncommittedMsgs* příkazu Změna správce front.

Uveďte hodnotu v rozsahu 1-9999.

Tento parametr není platný pro kanály s *ChannelType* MQCHT\_SVRCONN nebo MQCHT\_CLNTCONN.

### **CertificateLabel (MQCFST)**

Návěští certifikátu (identifikátor parametru: MQCA\_CERT\_LABEL).

Popisek certifikátu, který se má použít pro tento kanál.

Popisek identifikuje, který osobní certifikát v úložišti klíčů bude odeslán na vzdálený peer. Je-li tento atribut prázdný, je certifikát určen parametrem správce front **CertificateLabel**.

Všimněte si, že příchozí kanály (včetně přijímačů, příjemců klastru, nekvalifikovaného serveru a kanálu připojení serveru) odesílají pouze nakonfigurovaný certifikát, pokud verze IBM MQ vzdáleného peeru plně podporuje konfiguraci jmenovek certifikátu a kanál používá TLS CipherSpec.

Ve všech ostatních případech parametr **CertificateLabel** správce front určuje odeslaný certifikát. Zejména následující vždy obdrží certifikát nakonfigurovaný parametrem **CertificateLabel** správce front, bez ohledu na nastavení jmenovky specifické pro daný kanál:

- Všechny aktuální klienty Java a JMS.
- Verze produktu IBM MQ před verzí Verze 8.0.

### **ChannelDesc (MQCFST)**

Popis kanálu (identifikátor parametru: MQCACH\_DESC).

Maximální délka řetězce je MQ\_CHANNEL\_DESC\_LENGTH.

Použit znaky ze znakové sady identifikované identifikátorem kódované znakové sady (CCSID) Pro správce front zpráv, ve kterém se příkaz provádí, aby bylo zajištěno, že je text přeložen správně.

### **ChannelMonitoring (MQCFIN)**

Kolekce dat monitorování online (identifikátor parametru: MQIA\_MONITORING\_CHANNEL).

Uvádí, zda se mají shromažďovat data monitorování online, a pokud ano, rychlost, jakou se data shromažďují. Hodnota může být některá z následujících:

#### **MQMON\_OFF**

Shromažďování online monitorovacích dat je pro tento kanál vypnuto.

#### **MQMON\_Q\_MGR**

Hodnota parametru *ChannelMonitoring* správce front je zděděna z kanálu.

#### **MQMON\_LOW**

Pokud hodnota parametru *ChannelMonitoring* správce front není MQMON\_NONE, je kolekce online monitorování dat zapnuta s nízkou rychlostí shromažďování dat pro tento kanál.

#### **MQMON\_MEDIUM**

Pokud hodnota parametru *ChannelMonitoring* správce front není MQMON\_NONE, je shromažďování online monitorování dat zapnuto se střední rychlostí shromažďování dat pro tento kanál.

#### **MQMON\_HIGH**

Pokud hodnota parametru *ChannelMonitoring* správce front není MQMON\_NONE, je kolekce online monitorování dat zapnuta s vysokou rychlostí shromažďování dat pro tento kanál.

### **ChannelStatistics (MQCFIN)**

Shromažďování statistických dat (identifikátor parametru: MQIA\_STATISTICS\_CHANNEL).

Uvádí, zda se mají shromažďovat statistická data, a pokud ano, rychlost, jakou jsou data shromažďována. Hodnota může být následující:

#### **MQMON\_OFF**

Shromažďování statistických dat je pro tento kanál vypnuto.

**MQMON\_Q\_MGR**

Hodnota parametru *ChannelStatistics* správce front je zděděna z kanálu.

**MQMON\_LOW**

Pokud hodnota parametru *ChannelStatistics* správce front není MQMON\_NONE, je kolekce online monitorování dat zapnuta s nízkou rychlostí shromažďování dat pro tento kanál.

**MQMON\_MEDIUM**

Pokud hodnota parametru *ChannelStatistics* správce front není MQMON\_NONE, je shromažďování online monitorování dat zapnuto se střední rychlostí shromažďování dat pro tento kanál.

**MQMON\_HIGH**

Pokud hodnota parametru *ChannelStatistics* správce front není MQMON\_NONE, je kolekce online monitorování dat zapnuta s vysokou rychlostí shromažďování dat pro tento kanál.

V systému z/OS tento parametr jednoduše zapne shromažďování statistických dat, bez ohledu na vybranou hodnotu. Zadáním LOW, MEDIUM nebo HIGH nezpůsobíte ve výsledcích žádný změnu.

**ClientChannelWeight (MQCFIN)**

Váha kanálu klienta (identifikátor parametru: MQIACH\_CLIENT\_CHANNEL\_WEIGHT).

Váhový atribut kanálu klienta se používá, takže definice kanálu klienta mohou být vybrány náhodně, s většími faktory s vyšší pravděpodobností výběru, pokud je k dispozici více než jedna vhodná definice.

Zadejte hodnotu v rozsahu 0 - 99. Výchozí hodnota je 0.

Tento parametr je platný pouze pro kanály s typem ChannelType MQCHT\_CLNTCONN.

**ClusterName (MQCFST)**

Název klastru (identifikátor parametru: MQCA\_CLUSTER\_NAME).

Název klastru, do kterého kanál náleží.

Tento parametr se vztahuje pouze na kanály s *ChannelType* z:

- MQCHT\_CLUSDR
- SOUBOR MQCHT\_CLURCVR

Pouze jedna z hodnot *ClusterName* a *ClusterNameList* může být neprázdná; druhá musí být prázdná.

Maximální délka řetězce je MQ\_CLUSTER\_NAME\_LENGTH.

**ClusterNameList (MQCFST)**

Seznam názvů klastru (identifikátor parametru: MQCA\_CLUSTER\_NAMELIST).

Název seznamu názvů, který určuje seznam klastrů, ke kterým kanál náleží.

Tento parametr se vztahuje pouze na kanály s *ChannelType* z:

- MQCHT\_CLUSDR
- SOUBOR MQCHT\_CLURCVR

Pouze jedna z hodnot *ClusterName* a *ClusterNameList* může být neprázdná; druhá musí být prázdná.

**CLWLChannelPriority (MQCFIN)**

Priorita kanálu pro účely rozdělení pracovní zátěže klastru (identifikátor parametru: MQIACH\_CLWL\_CHANNEL\_PRIORITY).

Uveďte hodnotu v rozsahu 0-9, kde 0 je nejnižší priorita a 9 je nejvyšší priorita.

Tento parametr se vztahuje pouze na kanály s *ChannelType* z:

- MQCHT\_CLUSDR
- SOUBOR MQCHT\_CLURCVR



### **CLWLChannelRank (MQCFIN)**

Kategorie kanálu je pro účely rozdělení pracovní zátěže klastru (identifikátor parametru: MQIACH\_CLWL\_CHANNEL\_RANK).

Uvedte hodnotu v rozsahu 0-9, kde 0 je nejnižší priorita a 9 je nejvyšší priorita.

Tento parametr se vztahuje pouze na kanály s *ChannelType* z:

- MQCHT\_CLUSDR
- SOUBOR MQCHT\_CLURCVR

### **CLWLChannelWeight (MQCFIN)**

Vážené váhy kanálu pro účely rozdělení pracovní zátěže klastru (identifikátor parametru: MQIACH\_CLWL\_CHANNEL\_WEIGHT).

Určete váhu kanálu, který má být použit při správě pracovní zátěže. Uvedte hodnotu v rozsahu 1-99, kde 1 je nejnižší priorita a 99 je nejvyšší.

Tento parametr se vztahuje pouze na kanály s *ChannelType* z:

- MQCHT\_CLUSDR
- SOUBOR MQCHT\_CLURCVR



### **CommandScope (MQCFST)**

Rozsah příkazu (identifikátor parametru: MQCACF\_COMMAND\_SCOPE). Tento parametr se vztahuje pouze k produktu z/OS.

Uvádí, jak se příkaz provádí, když je správce front členem skupiny sdílení front. Můžete uvést jednu z následujících možností:

- prázdné (nebo vynechte parametr úplně). Příkaz bude proveden ve správci front, v němž byl zadán.
- Název správce front. Příkaz se provede ve vámi specifikujete správce front a bude aktivní v rámci skupiny sdílení front. Uvedete-li jiné jméno správce front než správce front, do kterého jste zadali správce front, musíte používat prostředí skupiny sdílení front a musí být povolen příkazový server.
- Hvězdička (\*). Příkaz se provádí na lokálním správci front a je také předán každému aktivnímu správci front ve skupině sdílení front.

Maximální délka je MQ\_QSG\_NAME\_LENGTH.

### **ConnectionAffinity (MQCFIN)**

Afinita kanálu (identifikátor parametru: MQIACH\_CONNECTION\_AFFINITY)

Atribut afinity kanálu určuje, zda klientské aplikace, které se připojují vícekrát s použitím stejného názvu správce front, používají stejný kanál klienta. Hodnota může být některá z následujících:

#### **PREFEROVANÉ MQCAFTY\_**

První připojení v procesu čtení tabulky definic kanálů klienta (CCDT) vytvoří seznam použitelných definic založených na vážení s libovolným nulovým definicí váhy ClientChannelnejprve v abecedním pořadí. Každé připojení v procesu se pokusí připojit pomocí první definice v seznamu. Pokud se navázání připojení nezdaří, je použita další definice. Neúspěšný nenulový počet definic váhy ClientChannelje přesunut na konec seznamu. Nulové definice váhy ClientChannelzůstávají na začátku seznamu a jsou vybrány jako první pro každé připojení. Pro klienty C, C++ a .NET (včetně plně spravovaných .NET) je seznam aktualizován, pokud byla tabulka CCDT upravena od vytvoření seznamu. Každý proces klienta s tímž názvem hostitele vytvoří tentýž seznam.

Tato hodnota je výchozí hodnotou.

#### **MQCAFTY\_NONE**

První připojení v procesu, které čte tabulku CCDT, vytvoří seznam použitelných definic. Všechna připojení v procesu nezávisle vyberou použitelnou definici založenou na vážení s libovolným použitelným definicí váhy ClientChannelvybraným jako první v abecedním pořadí. Pro klienty C,

C++ a .NET (včetně plně spravovaných .NET) je seznam aktualizován, pokud byla tabulka CCDT upravena od vytvoření seznamu.

Tento parametr je platný pouze pro kanály s typem `ChannelType MQCHT_CLNTCONN`.

### **ConnectioName (MQCFST)**

Název připojení (identifikátor parametru: `MQCACH_CONNECTION_NAME`).

Na jiných platformách, než je z/OS, je maximální délka řetězce 264. V systému z/OS je to 48.

Zadejte *ConnectioName* jako seznam názvů počítačů pro uvedené *TransportType* oddělených čárkami. Obvykle je požadován pouze jeden název počítače. Můžete zadat více názvů počítačů a nakonfigurovat více připojení se stejnými vlastnostmi. Připojení se zkoušejí v pořadí, ve kterém jsou uvedena v seznamu připojení, dokud nebude úspěšně ustanoveno připojení. Není-li spojení úspěšné, kanál začne znovu zkoušet zpracování. Seznamy spojení jsou alternativou ke skupinám správců front pro konfiguraci připojení pro repřipojitelné klienty a také ke konfigurování připojení kanálů pro správce front s více instancemi.

Uvedte název počítače, jak je požadováno pro uvedené *TransportType*:

- Pro parametr `MQXPT_LU62` v systému IBM i a Systém UNIX zadejte název objektu strany komunikací rozhraní CPI-C. V systému Windows zadejte symbolický název cíle rozhraní CPI-C.

 V systému z/OS existují dvě formy, ve kterých lze zadat hodnotu:

#### **Název logické jednotky**

Informace o logických jednotkách pro správce front, obsahující název logické jednotky, název TP a volitelně název režimu. Tento název může být zadán v jedné ze tří forem:

Formulář	Příklad
<code>luname</code>	IGY12355
<code>luname/TPname</code>	IGY12345/APING
<code>luname/TPname/modename</code>	IGY12345/APINGD/#INTER

Pro první formulář musí být zadán název TP a název režimu pro parametry *TpName* a *ModeName* ; v opačném případě musí být tyto parametry prázdné.

**Poznámka:** V případě kanálů připojení klienta je povolen pouze první formulář.


#### **Symbolický název**

Symbolický název místa určení pro informace o logických jednotkách pro správce front, jak je definováno v datové sadě informací o připojení. Parametry *TpName* a *ModeName* musí být prázdné.

**Poznámka:** V případě přijímacích kanálů klastru se informace o připojení nacházejí v ostatních správcích front v klastru. Eventuálně může být v tomto případě název, který může procedura automatické definice kanálu, převést na příslušné informace o logické jednotce pro lokálního správce front.

Určený nebo odvozený název LU může být název skupiny generických prostředků VTAM.

- Pro `MQXPT_TCP` můžete uvést název připojení nebo seznam připojení, který obsahuje jméno hostitele nebo síťovou adresu vzdáleného počítače. Oddělte názvy připojení v seznamu spojení čárkami.

 V systému z/OS může název připojení obsahovat název IP\_name dynamické skupiny DNS z/OS nebo vstupní port dispečera sítě. Nezahrnujte tento parametr pro kanály s hodnotou `ChannelType MQCHT_CLUSSDR`.

Na platformách AIX, HP-UX, IBM i, Linux, Solaris a Windows je parametr názvu připojení TCP/IP přijímacího kanálu klastru nepovinný. Pokud ponecháte název připojení prázdný, vygeneruje IBM MQ název připojení za vás a bude předpokládat výchozí port a bude používat aktuální adresu IP systému. Výchozí číslo portu můžete přepsat, ale i nadále se bude používat aktuální adresa IP

systemu. Pro každý název připojení ponechte název IP prázdný a zadejte číslo portu do závorek.  
Např.:

```
(1415)
```

Vygenerovaný název CONNAME je vždy v tečkované dekadické notaci (IPv4) nebo v hexadecimální notaci (IPv6), a nikoli ve tvaru alfanumerického názvu hostitele DNS.

- Pro MQXPT\_NETBIOS zadejte název stanice NetBIOS .
- Pro MQXPT\_SPX zadejte 4bajtovou síťovou adresu, 6bajtovou adresu uzlu a 2bajtové číslo socketu. Tyto hodnoty musí být zadány hexadecimálně, s obdobím oddělovací adresy sítě a uzlu. Číslo socketu musí být uzavřeno v závorkách, například:

```
0a0b0c0d.804abcde23a1(5e86)
```

Je-li číslo socketu vynecháno, předpokládá se standardní hodnota IBM MQ (5e86 hex).

Tento parametr je platný pouze pro hodnoty *ChannelType* MQCHT\_SENDER, MQCHT\_SERVER, MQCHT\_REQUESTER, MQCHT\_CLNTCONN, MQCHT\_CLUSSDR nebo MQCHT\_CLUSRCVR.

**Poznámka:** Používáte-li klastrování mezi IPv6 -only a IPv4 -only správci front, nezažádejte síťovou adresu IPv6 jako *ConnectioName* pro kanály příjemce klastru. Správce front, který je schopen pouze komunikace produktu IPv4 , nemůže spustit definici kanálu odesílatele klastru, která určuje hexadecimální tvar *ConnectioName* v hexadecimálním formátu IPv6 . Zvažte místo toho použití názvů hostitelů v heterogenním prostředí IP.

#### **DataConversion (MQCFIN)**

Zda musí odesílatel převádět data aplikace (identifikátor parametru: MQIACH\_DATA\_CONVERSION).

Tento parametr je platný pouze pro hodnoty *ChannelType* MQCHT\_SENDER, MQCHT\_SERVER, MQCHT\_CLUSSDR nebo MQCHT\_CLUSRCVR.

Hodnota může být některá z následujících:

##### **KONVERZE MQCDC\_NO\_SENDER\_CONVERSION**

Odesílatel nekonvertují.

##### **KONVERZE MQCDC\_SENDER\_CONVERSION**

Převod odesílatelem.

#### **DefaultChannelDisposition (MQCFIN)**

Plánovaná dispozice kanálu při aktivaci nebo spuštění (identifikátor parametru: MQIACH\_DEF\_CHANNEL\_DISP).

Tento parametr se vztahuje pouze k produktu z/OS .

Hodnota může být některá z následujících:

##### **MQCHLD\_PRIVATE**

Zamýšlené použití objektu je jako soukromý kanál.

Tato hodnota je výchozí hodnotou.

##### **SDÍLENOU MQCHLD\_FIXSHARED**

Zamýšlené použití objektu je jako fixsdílený kanál.

##### **MQCHLD\_SHARED**

Zamýšlené použití objektu je jako sdílený kanál.

#### **DefReconnect (MQCFIN)**

Volba výchozího nového připojení kanálu klienta (identifikátor parametru: MQIACH\_DEF\_RECONNECT).

Volba pro výchozí automatické opětovné připojení klienta. Produkt IBM MQ MQI client můžete nakonfigurovat tak, aby znovu automaticky připojil aplikaci klienta. Produkt IBM MQ MQI client se pokusí znovu připojit ke správci front po selhání připojení. Pokusí se připojit znovu, aniž by aplikační klient vydal volání MQCONN nebo MQCONNX MQI.

**MQRCN\_NO**

MQRCN\_NO je výchozí hodnota.

Pokud není přepsáno produktem MQCONNX, klient se automaticky nepřipojí automaticky.

**MQRCN\_YES**

Pokud není přepsáno produktem MQCONNX, klient se znovu připojí automaticky.

**MQRCN\_Q\_MGR**

Pokud nebude přepsán produktem MQCONNX, klient se znovu připojí automaticky, ale pouze se stejným správcem front. Volba QMGR má stejný účinek jako MQCNO\_RECONNECT\_Q\_MGR.

**MQRCN\_DISABLED**

Opětovné připojení je zakázáno, i když je vyžádáno klientským programem pomocí volání modulu MQCONNX MQI.

<i>Tabulka 87. Automatické opětovné připojení závisí na hodnotách nastavených v aplikaci a definici kanálu.</i>				
<b>DefReconnect</b>	<b>Volby opětovného připojení nastavené v aplikaci</b>			
	MQCNO_RECONNECT	MQCNO_RECONNECT_Q_MGR	MQCNO_RECONNECT_AS_DEF	MQCNO_RECONNECT_DISABLED
MQRCN_NO	YES	QMGR	NO	NO
MQRCN_YES	YES	QMGR	YES	NO
MQRCN_Q_MGR	YES	QMGR	QMGR	NO
MQRCN_DISABLED	NO	NO	NO	NO

Tento parametr je platný pouze pro hodnotu *ChannelType* MQCHT\_CLNTCONN.

**DiscInterval (MQCFIN)**

Interval odpojení (identifikátor parametru: MQIACH\_DISC\_INTERVAL).

Tento interval definuje maximální počet sekund, po které bude kanál čekat na zprávy, které mají být vloženy do přenosové fronty před ukončením kanálu. Hodnota nula způsobí, že agent kanálu zpráv bude čekat nekonečně dlouhou dobu.

Zadejte hodnotu v rozsahu 0-999 999.

Tento parametr je platný pouze pro hodnoty *ChannelType* MQCHT\_SENDER MQCHT\_SERVER, MQCHT\_SVRCONN, MQCHT\_CLUSSDR nebo MQCHT\_CLUSRCVR.

Pro kanály připojení serveru používající protokol TCP je tento interval minimální doba v sekundách, po kterou instance kanálu připojení serveru zůstává aktivní bez jakékoli komunikace od svého partnerského klienta. Hodnota nula vypne toto zpracování odpojení. Interval nečinnosti připojení k serveru se používá pouze mezi voláními rozhraní API MQ z klienta, takže během rozšířeného MQGET s voláním wait není odpojen žádný klient. Tento atribut je ignorován pro kanály připojení serveru pomocí protokolů jiných než TCP.

**HeaderCompression (MQCFIL)**

Techniky komprese dat záhlaví podporované kanálem (identifikátor parametru: MQIACH\_HDR\_COMPRESSION).

Seznam technik komprese dat hlavičky podporovaných kanálem. Pro kanály odesílatele, serveru, odesílatele klastru, příjemce klastru a klienta připojení klienta jsou uvedené hodnoty v pořadí předvolby s první technikou komprese podporovanou vzdáleným koncem používaného kanálu.

Vzájemně podporované techniky komprese kanálu jsou předány ukončení zpráv kanálu odesílání, kde může být použitá kompresní technika změněna na základě zpráv. Komprese pozmění data poslaná k odeslání a přijetí ukončení.

Uvedte jednu nebo více z následujících možností:

## **MQCOMPRESS\_NONE**

Neprovádí se žádná komprese dat hlavičky. Tato hodnota je výchozí hodnotou.

## **MQCOMPRESS\_SYSTEM**

Provádí se komprese dat hlavičky.

## **HeartbeatInterval (MQCFIN)**

Interval prezenčního signálu (identifikátor parametru: MQIACH\_HB\_INTERVAL).

Interpretace tohoto parametru závisí na typu kanálu následujícím způsobem:

- Pro typ kanálu MQCHT\_SENDER, MQCHT\_SERVER, MQCHT\_RECEIVER, MQCHT\_REQUESTER, MQCHT\_CLUSSDR nebo MQCHT\_CLUSRCVR je tento interval čas (v sekundách) mezi toky synchronizačních signálů předávanými z odesílající sběrnice MCA v případě, že v přenosové frontě nejsou žádné zprávy. Tento interval dává přijímající sběrnici MCA příležitost uvést kanál do klidového stavu. Chcete-li být užitečný, *HeartbeatInterval* musí být menší než *DiscInterval*. Jediná kontrola je však, že hodnota je v povoleném rozsahu.

Tento typ prezenčního signálu je podporován v následujících prostředích: AIX, HP-UX, IBM i, Solaris, Windows, a z/OS.

- Pro kanál typu MQCHT\_CLNTCONN nebo MQCHT\_SVRCONN je tento interval čas v sekundách mezi toky synchronizačních signálů předávanými z agenta MCA serveru, když tento agent MCA vydal volání MQGET s volbou MQGMO\_WAIT v zastoupení aplikace klienta. Tento interval umožňuje serveru MCA serveru obsluhovat situace, kdy připojení klienta selže během MQGET s MQGMO\_WAIT.

Tento typ prezenčního signálu je podporován v následujících prostředích: AIX, HP-UX, IBM i, Solaris, Windows, Linux, a z/OS.

Hodnota musí být v rozsahu 0 až 999 999. Hodnota 0 znamená, že nedochází k žádné výměně synchronizačních signálů. Hodnota, která se použije, je větší z hodnot zadaných na odesílající straně a na straně příjmu.

## **KeepAliveInterval (MQCFIN)**

Interval KeepAlive (identifikátor parametru: MQIACH\_KEEP\_ALIVE\_INTERVAL).

Určuje hodnotu předanou do komunikačního zásobníku pro časování KeepAlive pro kanál.

Má-li být tento atribut účinný, musí být povolena keepalive TCP/IP. V systému z/OS můžete povolit keepalive funkci TCP/IP zadáním příkazu Change Queue Manager s hodnotou MQTCPKEEP v parametru *TCPKeepAlive*; pokud má parametr správce front *TCPKeepAlive* hodnotu MQTCPKEEP\_NO, hodnota je ignorována a mechanismus KeepAlive se nepoužívá. Na ostatních platformách je při nastavení parametru KEEPALIVE=YES v sekci TCP v konfiguračním souboru s distribuovaným frontou qm.ininebo v Průzkumníku IBM MQ povolena funkce Keepalive protokolu TCP/IP. Musí být také zapnut Keepalive na samotném TCP/IP, který používá konfigurační datovou sadu profilu TCP.

Ačkoli tento parametr je k dispozici na všech platformách, je jeho nastavení implementováno pouze v systému z/OS. Na jiných platformách než z/OS můžete přistupovat k parametru a upravovat jej, ale je uložen a předáván; neexistuje žádná funkční implementace parametru. Tento parametr je užitečný v klastrovaném prostředí, kde je hodnota nastavená v definici kanálu příjemce klastru v systému Solaris, například toků do (a je implementována) správci front produktu z/OS, kteří jsou v klastru nebo se k ní připojují, klastr.

Uveďte buď:

### **celé číslo**

Interval KeepAlive, který se má použít, v sekundách, v rozsahu 0-99 999. Pokud uvedete hodnotu 0, použije se hodnota, která je uvedena příkazem INTERVAL v datové sadě konfigurace profilu TCP.

## **MQKAI\_AUTO**

Interval KeepAlive je vypočítán na základě vyjednané hodnoty prezenčního signálu následujícím způsobem:

- Je-li vyjednaný *HeartbeatInterval* větší než nula, interval KeepAlive je nastaven na tuto hodnotu plus 60 sekund.

- Je-li vyjednaná hodnota *HeartbeatInterval* nula, použije se hodnota, která je určena příkazem INTERVAL v datové sadě konfigurace profilu TCP.

Na jiných platformách než z/OS, pokud potřebujete funkčnost poskytovanou parametrem *KeepAliveInterval*, použijte argument *HeartBeatInterval*.

### LocalAddress (MQCFST)

Lokální komunikační adresa pro kanál (identifikátor parametru: MQCACH\_LOCAL\_ADDRESS).

Maximální délka řetězce je MQ\_LOCAL\_ADDRESS\_LENGTH.

Hodnota, kterou zadáte, závisí na typu transportu (*TransportType*), který má být použit:

#### Protokol TCP/IP

Hodnota je volitelná adresa IP a volitelný port nebo rozsah portů, které mají být použity pro odchozí komunikace TCP/IP. Formát této informace je následující:

```
LOCLADDR([ip-addr][(low-port[,high-port])][, [ip-addr][(low-port[,high-port])]])
```

kde *ip-addr* je zadán v desítkové tečkové notaci IPv4, hexadecimální notaci IPv6 nebo alfanumerická forma a *low-port* a *high-port* jsou čísla portů uzavřená v závorkách. Vše je nepovinné.

Parametry `[, [ip-addr][(low-port[,high-port])]]` zadejte vícekrát pro každou další lokální adresu. Více lokálních adres použijte v případě, že chcete zadat specifickou podmnožinu lokálních síťových adaptérů. Můžete také použít parametry `[, [ip-addr][(low-port[,high-port])]]` k označení určité lokální síťové adresy na jiných serverech, které jsou součástí konfigurace správce front s více instancemi.

#### Vše ostatní

Hodnota je ignorována; není diagnostikována žádná chyba.

Tento parametr použijte, pokud chcete, aby kanál používal konkrétní adresu IP, port nebo rozsah portů pro odchozí komunikaci. Tento parametr je užitečný v případě, že je počítač připojen k více sítím s různými adresami IP.

#### Příklady použití

Hodnota	Význam
9.20.4.98	Kanál se spojí s touto adresou lokálně.
9.20.4.98 (1000)	Kanál se spojí s touto adresou a portem 1000 lokálně.
9.20.4.98 (1000,2000)	Kanál se lokálně spojí s touto adresou a použije port v rozsahu 1000 - 2000.
(1000)	Kanál se lokálně spojí s portem 1000.
(1000,2000)	Kanál se lokálně spojí s portem v rozsahu 1000-2000.

Tento parametr je platný pro následující typy kanálů:

- MQCHT\_SENDER
- SERVER MQCHT\_SERVER
- MQCHT\_REQUESTER
- MQCHT\_CLNTCONN
- SOUBOR MQCHT\_CLURCVR
- MQCHT\_CLUSDR

#### Poznámka:

- Nezaměňujte tento parametr s hodnotou *ConnectionName*. Parametr *LocalAddress* určuje charakteristiky lokální komunikace; parametr *ConnectionName* určuje způsob, jak se dostat ke vzdálenému správci front.

### **LongRetryCount (MQCFIN)**

Počet dlouhých opakování (identifikátor parametru: MQIACH\_LONG\_RETRY).

Pokud se odesílatel nebo kanál serveru pokouší o připojení ke vzdálenému počítači a počet určený parametrem *ShortRetryCount* byl vyčerpán, tento počet určuje maximální počet dalších pokusů o připojení ke vzdálenému počítači v intervalech určených parametrem *LongRetryInterval*.

Je-li tento počet také vyčerpán bez úspěchu, je k operátorovi zaznamenána chyba a kanál je zastaven. Kanál musí být později restartován pomocí příkazu (není spuštěn automaticky inicializačním programem kanálu) a pak se provede pouze jeden pokus o připojení, protože se předpokládá, že problém byl nyní vymazán administrátorem. Posloupnost opakování se neprovede znovu, dokud se kanál úspěšně nepřipojí.

Zadejte hodnotu v rozsahu 0-999 999 999.

Tento parametr je platný pouze pro hodnoty *ChannelType* MQCHT\_SENDER, MQCHT\_SERVER, MQCHT\_CLUSSDR nebo MQCHT\_CLUSRCVR.

### **LongRetryInterval (MQCFIN)**

Dlouhý časovač (identifikátor parametru: MQIACH\_LONG\_TIMER).

Uvádí interval čekání na dlouhé opakování pro odesílací kanál nebo kanál serveru, který je spuštěn automaticky inicializačním kanálem kanálu. Definuje interval (v sekundách) mezi pokusy o vytvoření připojení ke vzdálenému počítači po vyčerpání počtu uvedeného parametrem *ShortRetryCount*.

Čas je přibližný; nula znamená, že další pokus o připojení je učiněn co nejdříve.

Zadejte hodnotu v rozsahu 0-999 999. Hodnoty překračující tuto hodnotu jsou považovány za 999 999.

Tento parametr je platný pouze pro hodnoty *ChannelType* MQCHT\_SENDER, MQCHT\_SERVER, MQCHT\_CLUSSDR nebo MQCHT\_CLUSRCVR.

### **MaxInstances (MQCFIN)**

**V 8.0.0.4** Maximální počet současně existujících instancí kanálu připojení serveru nebo kanálu AMQP (identifikátor parametru: MQIACH\_MAX\_INSTANCES).

Zadejte hodnotu v rozsahu 0-999 999 999.

Výchozí hodnota je 999 999 999.

Nulová hodnota označuje, že na kanálu nejsou povolena žádná připojení klienta.

Je-li hodnota nižší než počet instancí kanálu připojení serveru, které jsou aktuálně spuštěny, spuštěné kanály nebudou ovlivněny. Tento parametr se použije i v případě, že hodnota je nulová. Je-li však hodnota nižší než počet instancí kanálu připojení serveru, které jsou aktuálně spuštěny, nelze nové instance spustit, dokud nebudou spuštěny dostatečné existující instance.

**V 8.0.0.4** Pokusí-li se klient AMQP o připojení k kanálu AMQP a počet připojených klientů dosáhl hodnoty *MaxInstances*, kanál zavře připojení s uzavřeným rámcem. Zavření rámce obsahuje následující zprávu: *amqp:resource-limit-exceeded*. Pokud se klient připojí k ID, které je již připojeno (tj. provede převzetí klienta) a klient je oprávněn převzít připojení, bude převzetí úspěšné bez ohledu na to, zda počet připojených klientů dosáhl hodnoty *MaxInstances*.

**V 8.0.0.4** Tento parametr je platný pouze pro kanály s hodnotou *ChannelType* MQCHT\_SVRCONN nebo MQCHT\_AMQP.

### **MaxInstancesPerClient (MQCFIN)**

Maximální počet současně existujících instancí kanálu připojení serveru, které lze spustit z jednoho klienta (identifikátor parametru: MQIACH\_MAX\_INSTS\_PER\_CLIENT). V tomto kontextu jsou

připojení, která pocházejí ze stejné vzdálené síťové adresy, považována za přicházející od stejného klienta.

Zadejte hodnotu v rozsahu 0-999 999 999.

Výchozí hodnota je 999 999 999.

Nulová hodnota označuje, že na kanálu nejsou povolena žádná připojení klienta.

Je-li hodnota nižší než počet instancí kanálu připojení serveru, které jsou aktuálně spuštěny z jednotlivých klientů, nebudou ovlivněny spuštěné kanály. Tento parametr se použije i v případě, že hodnota je nulová. Je-li však hodnota nižší než počet instancí kanálu připojení serveru, které jsou aktuálně spuštěny z jednotlivých klientů, nové instance od těchto klientů nelze spustit, dokud nebudou spuštěny dostatečné existující instance.

Tento parametr je platný pouze pro kanály s hodnotou *ChannelType* MQCHT\_SVRCONN.

### **MaxMsgLength (MQCFIN)**

Maximální délka zprávy (identifikátor parametru: MQIACH\_MAX\_MSG\_LENGTH).

Uvádí maximální délku zprávy, která může být přenesena na kanálu. Tato hodnota je porovnána s hodnotou pro vzdálený kanál a skutečné maximum je nižší z těchto dvou hodnot.

Nulová hodnota znamená maximální délku zprávy pro správce front.

Spodní limit pro tento parametr je 0. Maximální délka zprávy je 100 MB (104 857 600 bajtů).

### **MCAName (MQCFST)**

Název agenta kanálu zpráv (identifikátor parametru: MQCACH\_MCA\_NAME).

**Poznámka:** Alternativním způsobem zadání ID uživatele ke spuštění kanálu je použití záznamů ověření kanálu. Při použití záznamů ověření kanálu mohou různé připojení používat stejný kanál při použití různých pověření. Je-li na kanálu nastavena hodnota MCAUSER a záznamy ověření kanálu se používají pro použití na stejný kanál, budou mít přednost záznamy ověřování kanálu. Hodnota MCAUSER v definici kanálu se používá pouze v případě, že záznam ověřování kanálu používá USERSRC (CHANNEL). Další podrobnosti naleznete v tématu [Záznamy ověřování kanálu](#).

Tento parametr je vyhrazen a je-li uveden, může být nastaven pouze na mezery.

Maximální délka řetězce je MQ\_MCA\_NAME\_LENGTH.

Tento parametr je platný pouze pro hodnoty *ChannelType* MQCHT\_SENDER, MQCHT\_SERVER, MQCHT\_REQUESTER, MQCHT\_CLUSSDR nebo MQCHT\_CLUSRCVR.

### **MCAType (MQCFIN)**

Typ agenta kanálu zpráv (identifikátor parametru: MQIACH\_MCA\_TYPE).

Uvádí typ programu agenta MCA (Message Channel Agent).

V systémech AIX, HP-UX, IBM i, Solaris, Windows a Linux je tento parametr platný pouze pro hodnoty *ChannelType* MQCHT\_SENDER, MQCHT\_SERVER, MQCHT\_REQUESTER nebo MQCHT\_CLUSSDR.

V systému z/OS je tento parametr platný pouze pro hodnotu *ChannelType* MQCHT\_CLURCVR.

Hodnota může být některá z následujících:

#### **PROCES MQMCAT\_PROCESS**

process.

#### **MQMCAT\_THREAD**

Podproces.

### **MCAUserIdentifier (MQCFST)**

Identifikátor uživatele agenta kanálu zpráv (identifikátor parametru: MQCACH\_MCA\_USER\_ID).

Je-li tento parametr neprázdný, jedná se o identifikátor uživatele, který má agent kanálu zpráv použít k autorizaci pro přístup k prostředkům produktu IBM MQ, včetně autorizace (je-li *PutAuthority* je MQPA\_DEFAULT) autorizace k umístění zprávy do cílové fronty pro kanály příjemce nebo žadatele.

Je-li tato hodnota prázdná, agent kanálu zpráv použije svůj vlastní výchozí identifikátor uživatele.



Tento identifikátor uživatele může být přepsán jednou, který je dodán uživatelskou procedurou zabezpečení kanálu.

Tento parametr není platný pro kanály s parametrem *ChannelType* MQCHT\_SDR, MQCHT\_SVR, MQCHT\_CLNTCONN, MQCHT\_CLUSSDR.

Maximální délka identifikátoru uživatele MCA závisí na prostředí, ve kterém je agent MCA spuštěn. MQ\_MCA\_USER\_ID\_LENGTH poskytuje maximální délku pro prostředí, pro které je aplikace spuštěna. MQ\_MAX\_MCA\_USER\_ID\_LENGTH poskytuje maximum pro všechna podporovaná prostředí.

V systému Windows můžete volitelně kvalifikovat identifikátor uživatele s názvem domény v následujícím formátu:

```
user@domain
```

### **MessageCompression (MQCFIL)**

Techniky komprese dat záhlaví podporované kanálem (identifikátor parametru: MQIACH\_MSG\_COMPRESSION). Seznam technik komprese dat zprávy podporovaných kanálem. Pro kanály odesílatele, serveru, odesílatele klastru, příjemce klastru a klienta připojení klienta jsou uvedené hodnoty v pořadí předvolby s první technikou komprese podporovanou vzdáleným koncem používaného kanálu.

Vzájemně podporované techniky komprese kanálu jsou předány ukončení zpráv kanálu odesílání, kde může být použitá kompresní technika změněna na základě zpráv. Komprese pozmění data poslaná k odeslání a přijetí ukončení.

Uveďte jednu nebo více z následujících možností:

#### **MQCOMPRESS\_NONE**

Neprovádí se žádná komprese dat zprávy. Tato hodnota je výchozí hodnotou.

#### **MQCOMPRESS\_RLE**

Komprese dat zprávy se provádí pomocí kódování délky spuštění.

#### **MQCOMPRESS\_ZLIBFAST**

Komprese dat zprávy se provádí pomocí kódování ZLIB s prioritou rychlosti.

#### **MQCOMPRESS\_ZLIBHIGH**

Komprese dat zprávy se provádí pomocí kódování ZLIB s prioritou komprese.

#### **MQCOMPRESS\_ANY**

Může být použita libovolná technika komprese podporovaná správcem front. Tato hodnota je platná pouze pro kanály příjemce, žadatele a připojení serveru.

### **ModeName (MQCFST)**

Název režimu (identifikátor parametru: MQCACH\_MODE\_NAME).

Tento parametr je název režimu LU 6.2 .

Maximální délka řetězce je MQ\_MODE\_NAME\_LENGTH.

- V systémech IBM i, HP Integrity NonStop Server, Systémy SYSTÉM UNIXa Windows lze tento parametr nastavit pouze na prázdné znaky. Skutečný název je převzat místo objektu na straně komunikace CPI-C nebo (v systému Windows) ze symbolického názvu cílového názvu rozhraní CPI-C.

Tento parametr je platný pouze pro kanály s *TransportType* z MQXPT\_LU62. Není platná pro kanály připojení příjemce nebo serveru.

### **MsgExit (MQCFSL)**

Název uživatelské procedury zprávy (identifikátor parametru: MQCACH\_MSG\_EXIT\_NAME).

Pokud je definován název, který není mezerový, bude ukončení vyvoláno okamžitě po načtení zprávy z přenosové fronty. Ukončení je poskytnuta celá zpráva aplikace a popisovač zprávy k modifikaci.

V případě kanálů s typem kanálu (*ChannelType*) MQCHT\_SVRCONN nebo MQCHT\_CLNTCONN je tento parametr přijat, avšak ignorován, protože pro takové kanály nejsou vyvolány žádné uživatelské procedury.

Formát řetězce je stejný jako u *SecurityExit*.

Maximální délka názvu uživatelské procedury závisí na prostředí, ve kterém je uživatelská procedura spuštěna. MQ\_EXIT\_NAME\_LENGTH poskytuje maximální délku pro prostředí, ve kterém je aplikace spuštěna. MQ\_MAX\_EXIT\_NAME\_LENGTH uvádí maximum pro všechna podporovaná prostředí.

Můžete zadat seznam názvů ukončení pomocí struktury MQCFSL místo struktury MQCFST.

- Uživatelské procedury jsou vyvolány v pořadí uvedeném v seznamu.
- Seznam s pouze jedním názvem je ekvivalentní zadání jednoho názvu ve struktuře MQCFST.
- Nemůžete uvést jak seznam (MQCFSL), tak strukturu jedné položky (MQCFST) pro stejný atribut kanálu.
- Celková délka všech názvů uživatelských procedur v seznamu (kromě koncových mezer v každém názvu) nesmí překročit hodnotu MQ\_TOTAL\_EXIT\_NAME\_LENGTH. Jednotlivý řetězec nesmí překročit hodnotu MQ\_EXIT\_NAME\_LENGTH.
- V systému z/OS můžete zadat názvy až osmi ukončovacích programů.

### **MsgRetryCount (MQCFIN)**

Počet opakování zprávy (identifikátor parametru: MQIACH\_MR\_COUNT).

Uvádí počet případů, kdy se musí opakovat selhávající zpráva.

Zadejte hodnotu v rozsahu 0-999 999 999.

Tento parametr je platný pouze pro hodnoty *ChannelType* MQCHT\_RECEIVER, MQCHT\_REQUESTER, nebo MQCHT\_CLUSRCVR.

### **MsgRetryExit (MQCFST)**

Název uživatelské procedury opakování zprávy (identifikátor parametru: MQCACH\_MR\_EXIT\_NAME).

Je-li definován neprázdný název, je před dalším pokusem o selhávající zprávu vyvolána uživatelská procedura před provedením čekání.

Formát řetězce je stejný jako u *SecurityExit*.

Maximální délka názvu uživatelské procedury závisí na prostředí, ve kterém je uživatelská procedura spuštěna. MQ\_EXIT\_NAME\_LENGTH poskytuje maximální délku pro prostředí, ve kterém je aplikace spuštěna. MQ\_MAX\_EXIT\_NAME\_LENGTH uvádí maximum pro všechna podporovaná prostředí.

Tento parametr je platný pouze pro hodnoty *ChannelType* MQCHT\_RECEIVER, MQCHT\_REQUESTER, nebo MQCHT\_CLUSRCVR.

### **MsgRetryInterval (MQCFIN)**

Interval opakování zprávy (identifikátor parametru: MQIACH\_MR\_INTERVAL).

Uvádí minimální časový interval v milisekundách mezi novými pokusy o selhávající zprávy.

Zadejte hodnotu v rozsahu 0-999 999 999.

Tento parametr je platný pouze pro hodnoty *ChannelType* MQCHT\_RECEIVER, MQCHT\_REQUESTER, nebo MQCHT\_CLUSRCVR.

### **MsgRetryUserData (MQCFST)**

Uživatelská data ukončení opakování zprávy (identifikátor parametru: MQCACH\_MR\_EXIT\_USER\_DATA).

Uvádí uživatelská data, která se předají ukončení opakování zprávy.

Maximální délka řetězce je MQ\_EXIT\_DATA\_LENGTH.

Tento parametr je platný pouze pro hodnoty *ChannelType* MQCHT\_RECEIVER, MQCHT\_REQUESTER, nebo MQCHT\_CLUSRCVR.

### **MsgUserData (MQCFSL)**

Uživatelská data ukončení zprávy (identifikátor parametru: MQCACH\_MSG\_EXIT\_USER\_DATA).

Uvádí uživatelská data, která se předají ukončení zprávy.

Maximální délka řetězce je MQ\_EXIT\_DATA\_LENGTH.

V případě kanálů s typem kanálu (*ChannelType*) MQCHT\_SVRCONN nebo MQCHT\_CLNTCONN je tento parametr přijat, avšak ignorován, protože pro takové kanály nejsou vyvolány žádné uživatelské procedury.

Můžete určit seznam uživatelských datových řetězců uživatelské procedury pomocí struktury MQCFSL místo struktury MQCFST.

- Každý řetězec uživatelských dat uživatelské procedury se předává do uživatelské procedury na stejné pořadové pozici v seznamu *MsgExit*.
- Seznam s pouze jedním názvem je ekvivalentní zadání jednoho názvu ve struktuře MQCFST.
- Nemůžete uvést jak seznam (MQCFSL), tak strukturu jedné položky (MQCFST) pro stejný atribut kanálu.
- Celková délka všech uživatelských dat uživatelské procedury v seznamu (s výjimkou koncových mezer v každém řetězci) nesmí překročit hodnotu MQ\_TOTAL\_EXIT\_DATA\_LENGTH. Jednotlivý řetězec nesmí překročit hodnotu MQ\_EXIT\_DATA\_LENGTH.
- V systému z/OS můžete zadat až osm řetězců.

### **NetworkPriority (MQCFIN)**

Priorita sítě (identifikátor parametru: MQIACH\_NETWORK\_PRIORITY).

Priorita pro připojení do sítě. Je-li k dispozici více cest, distribuované řazení do fronty vybírá cestu s nejvyšší prioritou.

Hodnota musí být v rozsahu 0 (nejnižší)-9 (nejvyšší).

Tento parametr se vztahuje pouze na kanály s *ChannelType* MQCHT\_CLUSRCVR

### **NonPersistentMsgSpeed (MQCFIN)**

Rychlost, jakou se mají přechodné zprávy odeslat (identifikátor parametru: MQIACH\_NPM\_SPEED).

Tento parametr je podporován v následujících prostředích: AIX, HP-UX, IBM i, Solaris, Windows, a Linux.

Zadání hodnoty MQNPMS\_FAST znamená, že přechodné zprávy v kanálu nemusí čekat na synchronizační bod, než bude zpřístupněno pro načtení. Výhodou tohoto je, že přechodné zprávy jsou k dispozici pro načtení daleko rychleji. Nevýhodou je to, že protože nečekají na synchronizační bod, mohou být ztraceny, pokud dojde k selhání přenosu.

Tento parametr je platný pouze pro hodnoty *ChannelType* MQCHT\_SENDER, MQCHT\_SERVER, MQCHT\_RECEIVER, MQCHT\_REQUESTER, MQCHT\_CLUSSDR nebo MQCHT\_CLUSRCVR. Hodnota může být některá z následujících:

#### **MQNPMS\_NORMAL**

Normální rychlost.

#### **MQNPMS\_FAST**

Rychlá rychlost.

### **Password (MQCFST)**

Heslo (identifikátor parametru: MQCACH\_PASSWORD).

Tento parametr je používán agentem kanálu zpráv při pokusu o inicializaci zabezpečené relace SNA se vzdáleným agentem kanálu zpráv. V systémech IBM i, HP Integrity NonStop Servera Systémy SYSTÉM UNIX jsou platné pouze hodnoty *ChannelType* MQCHT\_SENDER, MQCHT\_SERVER, MQCHT\_REQUESTER, MQCHT\_CLNTCONN nebo MQCHT\_CLUSSDR. V systému z/OS je platná hodnota pouze pro hodnotu *ChannelType* MQCHT\_CLNTCONN.

Maximální délka řetězce je MQ\_PASSWORD\_LENGTH. Použije se však pouze prvních 10 znaků.

**Port (MQCFIN)**

Číslo portu (identifikátor parametru MQIACH\_PORT).

Číslo portu použité pro připojení kanálu AMQP. Výchozí port pro připojení AMQP 1.0 je 5672. Pokud již port 5672 používáte, zadejte jiný port.

Tento atribut lze použít pro kanály AMQP.

**PropertyControl (MQCFIN)**

Atribut řízení vlastností (identifikátor parametru MQIA\_PROPERTY\_CONTROL).

Uvádí, co se stane s vlastnostmi zprávy, když je zpráva odeslána správci front V6, nebo dřívější verze (správce front, který nerozumí konceptu deskriptoru vlastností). Hodnota může být některá z následujících:

**KOMPATIBILITA MQPROP\_COMPATIBILITY**

Obsahuje-li zpráva vlastnost s předponou **mcd.**, **jms.**, **usr.** nebo **mqext.**, jsou všechny vlastnosti zprávy doručeny aplikaci v záhlaví MQRFH2. Jinak budou všechny vlastnosti zprávy, kromě vlastností obsažených v deskriptoru (či rozšíření) zprávy, zahozeny a nebudou nadále přístupné aplikaci.

Tato hodnota je výchozí hodnotou; umožňuje aplikacím, které očekávají JMS-související vlastnosti, být v záhlaví MQRFH2 v datech zprávy pokračovat v práci beze změn.

**MQPROP\_NONE**

Všechny vlastnosti zprávy, kromě vlastností v deskriptoru (či rozšíření) zprávy, budou odebrány ze zprávy před odesláním zprávy vzdálenému správci front.

**MQPROP\_ALL**

Všechny vlastnosti zprávy jsou zahrnuty ve zprávě, když jsou odeslány vzdálenému správci front. Vlastnosti, s výjimkou vlastností obsažených v deskriptoru (či rozšíření) zprávy, budou umístěny v jednom nebo několika záhlavích v datech zprávy.

Tento atribut je použitelný pro kanály odesílatele, Server, odesílatele klastru a příjemce klastru.

**PutAuthority (MQCFIN)**

Oprávnění k vložení (identifikátor parametru: MQIACH\_PUT\_AUTHORITY).


Určuje, které identifikátory uživatelů se používají ke zřízení oprávnění k vkládání zpráv do cílové fronty (pro kanály zpráv) nebo k provedení volání MQI (pro kanály MQI).

Tento parametr je platný pouze pro kanály s hodnotou *ChannelType* MQCHT\_RECEIVER, MQCHT\_REQUESTER, MQCHT\_CLUSRCVR nebo MQCHT\_SVRCONN.

Hodnota může být některá z následujících:


**VÝCHOZÍ HODNOTA MQPA\_DEFAULT**

Je použit výchozí identifikátor uživatele.

 V produktu z/OS může hodnota MQPA\_DEFAULT zahrnovat použití jak ID uživatele přijatého ze sítě, tak odvozeného od uživatele MCAUSER.

**KONTEXT MQPA\_CONTEXT**

Použije se ID uživatele z pole *UserIdentifier* deskriptoru zpráv.

 V produktu z/OS může hodnota MQPA\_CONTEXT zahrnovat také použití ID uživatele přijatého ze sítě nebo odvozeného od uživatele MCAUSER, nebo obojí.

**MQPA\_ALTERNATE\_NEBO\_MCA**

Použije se ID uživatele z pole *UserIdentifier* deskriptoru zpráv. Jakékoli ID uživatele přijaté ze sítě se nepoužije. Tato hodnota je podporována pouze v systému z/OS.

**POUZE MQPA\_ONLY\_MCA**

Použije se ID uživatele odvozené z MCAUSER. Jakékoli ID uživatele přijaté ze sítě se nepoužije. Tato hodnota je podporována pouze v systému z/OS.

### QMgrName (MQCFST)

Název správce front (identifikátor parametru: MQCA\_Q\_MGR\_NAME).

V případě kanálů s *ChannelType* MQCHT\_CLNTCONN je tento název názvem správce front, ke kterému může klientská aplikace požadovat připojení.

U kanálů jiných typů tento parametr není platný. Maximální délka řetězce je MQ\_Q\_MGR\_NAME\_LENGTH.

z/OS

### QSGDisposition (MQCFIN)

Dispozice objektu v rámci skupiny (identifikátor parametru: MQIA\_QSG\_DISP). Tento parametr se vztahuje pouze k produktu z/OS.

Určuje dispozice objektu, na který příkaz aplikujete (to znamená, kde je definován a jak se chová). Hodnota může být některá z následujících:

QSGDisposition	Změnit	Kopírovat, vytvořit
<b>MQQSGD_COPY</b>	Definice objektu je umístěna v sadě stránek správce front, který provádí daný příkaz. Objekt byl definován pomocí příkazu, který měl parametr MQQSGD_COPY. Jakýkoli objekt, který se nachází ve sdíleném úložišti, nebo jakýkoli objekt definovaný pomocí příkazu, který má parametry MQQSGD_Q_MGR, není tímto příkazem ovlivněn.	Objekt je definován na sadě stránek správce front, který provádí příkaz pomocí objektu MQQSGD_GROUP se stejným názvem jako objekt <i>ToChannelName</i> (pro kopii) nebo objekt <i>ChannelName</i> (pro operaci Create).
<b>MQQSGD_GROUP</b>	Definice objektu je uložena ve sdíleném úložišti. Objekt byl definován pomocí příkazu, který měl parametr MQQSGD_GROUP. Jakýkoli objekt umístěný na sadě stránek správce front, který provádí příkaz (s výjimkou lokální kopie objektu), není tímto příkazem ovlivněn.  Je-li příkaz úspěšný, vygeneruje se následující příkaz MQSC a odešle se všem aktivním správcům front ve skupině sdílení front za účelem pokusu o aktualizaci lokálních kopií na sadě stránek nula:  <pre>DEFINE CHANNEL (channel-name) CHLTYPE (type) REPLACE QSGDISP (COPY)</pre> Změna objektu skupiny se projeví bez ohledu na to, zda se generovaný příkaz s QSGDISP (COPY) nezdaří.	Definice objektu je uložena ve sdíleném úložišti. Tato definice je povolena pouze v případě, že se správce front nachází ve skupině sdílení front.  Je-li definice úspěšná, vygeneruje se následující příkaz MQSC a odešle se všem aktivním správcům front ve skupině sdílení front za účelem pokusu o vytvoření nebo aktualizaci lokálních kopií na stránce nastavené na nulu:  <pre>DEFINE CHANNEL (channe-name) CHLTYPE (type) REPLACE QSGDISP (COPY)</pre> Kopírování nebo vytvoření pro objekt skupiny se projeví bez ohledu na to, zda se nezdaří generovaný příkaz s QSGDISP (COPY).
<b>MQQSGD_PRIVATE</b>	Objekt je umístěn v sadě stránek správce front, který provádí daný příkaz, a byl definován s MQQSGD_Q_MGR nebo MQQSGD_COPY. Jakýkoli objekt, který se nachází ve sdíleném úložišti, není ovlivněn.	Nepovoleno.

QSGDisposition	Změnit	Kopírovat, vytvořit
<b>MQQSGD_Q_MMGR</b>	Definice objektu je umístěna v sadě stránek správce front, který provádí daný příkaz. Objekt byl definován pomocí příkazu, který měl parametr MQQSGD_Q_MMGR. Jakýkoli objekt, který se nachází ve sdíleném úložišti, nebo jakákoli lokální kopie takového objektu, není tímto příkazem ovlivněn. Tato hodnota je výchozí hodnotou.	Objekt je definován na sadě stránek správce front, který provádí daný příkaz. Tato hodnota je výchozí hodnotou.

### **ReceiveExit (MQCFSL)**

Název uživatelské procedury příjmu (identifikátor parametru: MQCACH\_RCV\_EXIT\_NAME).

Pokud je definován název, který není mezerový, bude ukončení vyvoláno před zpracováním dat přijatých ze sítě. Ukončení je předána kompletní vyrovnávací paměť přenosu a obsah vyrovnávací paměti může být podle potřeby modifikován.

Formát řetězce je stejný jako u *SecurityExit*.

Maximální délka názvu uživatelské procedury závisí na prostředí, ve kterém je uživatelská procedura spuštěna. MQ\_EXIT\_NAME\_LENGTH poskytuje maximální délku pro prostředí, ve kterém je aplikace spuštěna. MQ\_MAX\_EXIT\_NAME\_LENGTH uvádí maximum pro všechna podporovaná prostředí.

Můžete zadat seznam názvů ukončení pomocí struktury MQCFSL místo struktury MQCFST.

- Uživatelské procedury jsou vyvolány v pořadí uvedeném v seznamu.
- Seznam s pouze jedním názvem je ekvivalentní zadání jednoho názvu ve struktuře MQCFST.
- Nemůžete uvést jak seznam (MQCFSL), tak strukturu jedné položky (MQCFST) pro stejný atribut kanálu.
- Celková délka všech názvů uživatelských procedur v seznamu (kromě koncových mezer v každém názvu) nesmí překročit hodnotu MQ\_TOTAL\_EXIT\_NAME\_LENGTH. Jednotlivý řetězec nesmí překročit hodnotu MQ\_EXIT\_NAME\_LENGTH.
- V systému z/OS můžete zadat názvy až osmi ukončovacích programů.

### **ReceiveUserData (MQCFSL)**

Uživatelská data ukončení příjmu (identifikátor parametru: MQCACH\_RCV\_EXIT\_USER\_DATA).

Uvádí uživatelská data, která jsou předána ukončení příjmu.

Maximální délka řetězce je MQ\_EXIT\_DATA\_LENGTH.

Můžete určit seznam uživatelských datových řetězců uživatelské procedury pomocí struktury MQCFSL místo struktury MQCFST.

- Každý řetězec uživatelských dat uživatelské procedury se předává do uživatelské procedury na stejné pořadové pozici v seznamu *ReceiveExit*.
- Seznam s pouze jedním názvem je ekvivalentní zadání jednoho názvu ve struktuře MQCFST.
- Nemůžete uvést jak seznam (MQCFSL), tak strukturu jedné položky (MQCFST) pro stejný atribut kanálu.
- Celková délka všech uživatelských dat uživatelské procedury v seznamu (s výjimkou koncových mezer v každém řetězci) nesmí překročit hodnotu MQ\_TOTAL\_EXIT\_DATA\_LENGTH. Jednotlivý řetězec nesmí překročit hodnotu MQ\_EXIT\_DATA\_LENGTH.
- V systému z/OS můžete zadat až osm řetězců.

### **Replace (MQCFIN)**

Nahradiť definici kanálu (identifikátor parametru: MQIACF\_REPLACE).

Hodnota může být některá z následujících:

## **MQRP\_ANO**

Nahradit existující definici.

Je-li *ChannelType* MQCHT\_CLUSSDR, lze položku MQRP\_YES zadat pouze v případě, že byl kanál vytvořen ručně.

## **MQRP\_NO**

Nenahrazujte existující definici.

### **SecurityExit (MQCFST)**

Název uživatelské procedury zabezpečení (identifikátor parametru: MQCACH\_SEC\_EXIT\_NAME).

Je-li definován neprázdný název, je procedura zabezpečení vyvolána v následujících okamžicích:

- Okamžitě po zavedení kanálu.

Před přenosem jakýchkoli zpráv je tato uživatelská procedura povolena k podněcování toků zabezpečení k ověření autorizace připojení.

- Po přijetí odpovědi na tok zpráv zabezpečení.

Jakékoli toky zpráv zabezpečení, přijaté od vzdáleného procesoru na vzdáleném počítači budou předány do procedury ukončení.

Ukončení je poskytnuta celá zpráva aplikace a popisovač zprávy k modifikaci.

Formát řetězce závisí na platformě takto:

- V systémech IBM i a Systémy SYSTÉM UNIX je to ve formě

```
libraryname(functionname)
```

**Poznámka:** Na systémech IBM i je pro kompatibilitu se staršími vydáními také podporována následující forma:

```
progname libname
```

kde *název\_programu* představuje prvních 10 znaků a *název knihovny* druhých 10 znaků (v případě potřeby je zprava vyplněno mezerami).

- V systému Windows je to ve formě

```
dllname(functionname)
```

kde *dllname* je zadán bez přípony .DLL.

- V systému z/OS je to název zaváděcího modulu, maximální délka 8 znaků (128 znaků je povoleno pro názvy procedur pro kanály připojení klienta, s maximální délkou celkové délky 999).

Maximální délka názvu uživatelské procedury závisí na prostředí, ve kterém je uživatelská procedura spuštěna. MQ\_EXIT\_NAME\_LENGTH poskytuje maximální délku pro prostředí, ve kterém je aplikace spuštěna. MQ\_MAX\_EXIT\_NAME\_LENGTH uvádí maximum pro všechna podporovaná prostředí.

### **SecurityUserData (MQCFST)**

Uživatelská data ukončení zabezpečení (identifikátor parametru: MQCACH\_SEC\_EXIT\_USER\_DATA).

Uvádí uživatelská data, která jsou předána uživatelské proceduře pro zabezpečení zprávy.

Maximální délka řetězce je MQ\_EXIT\_DATA\_LENGTH.

### **SendExit (MQCFSL)**

Název uživatelské procedury odeslání (identifikátor parametru: MQCACH\_SEND\_EXIT\_NAME).

Pokud je definován název, který není mezerový, bude procedura ukončení vyvolána okamžitě před odesláním dat mimo síť. Proceduře ukončení je před přenosem poskytnuta kompletní vyrovnávací paměť přenosu; obsah vyrovnávací paměti může být podle potřeby modifikován.

Formát řetězce je stejný jako u *SecurityExit*.

Maximální délka názvu uživatelské procedury závisí na prostředí, ve kterém je uživatelská procedura spuštěna. MQ\_EXIT\_NAME\_LENGTH poskytuje maximální délku pro prostředí, ve kterém je aplikace spuštěna. MQ\_MAX\_EXIT\_NAME\_LENGTH uvádí maximum pro všechna podporovaná prostředí.

Můžete zadat seznam názvů ukončení pomocí struktury MQCFSL místo struktury MQCFST.

- Uživatelské procedury jsou vyvolány v pořadí uvedeném v seznamu.
- Seznam s pouze jedním názvem je ekvivalentní zadání jednoho názvu ve struktuře MQCFST.
- Nemůžete uvést jak seznam (MQCFSL), tak strukturu jedné položky (MQCFST) pro stejný atribut kanálu.
- Celková délka všech názvů uživatelských procedur v seznamu (kromě koncových mezer v každém názvu) nesmí překročit hodnotu MQ\_TOTAL\_EXIT\_NAME\_LENGTH. Jednotlivý řetězec nesmí překročit hodnotu MQ\_EXIT\_NAME\_LENGTH.
- V systému z/OS můžete zadat názvy až osmi ukončovacích programů.

### **SendUserData (MQCFSL)**

Uživatelská data ukončení odeslání (identifikátor parametru: MQCACH\_SEND\_EXIT\_USER\_DATA).

Uvádí uživatelská data, která jsou předána uživatelské proceduře pro odeslání zprávy.

Maximální délka řetězce je MQ\_EXIT\_DATA\_LENGTH.

Můžete určit seznam uživatelských datových řetězců uživatelské procedury pomocí struktury MQCFSL místo struktury MQCFST.

- Každý řetězec uživatelských dat uživatelské procedury se předává do uživatelské procedury na stejné pořadové pozici v seznamu *SendExit*.
- Seznam s pouze jedním názvem je ekvivalentní zadání jednoho názvu ve struktuře MQCFST.
- Nemůžete uvést jak seznam (MQCFSL), tak strukturu jedné položky (MQCFST) pro stejný atribut kanálu.
- Celková délka všech uživatelských dat uživatelské procedury v seznamu (s výjimkou koncových mezer v každém řetězci) nesmí překročit hodnotu MQ\_TOTAL\_EXIT\_DATA\_LENGTH. Jednotlivý řetězec nesmí překročit hodnotu MQ\_EXIT\_DATA\_LENGTH.
- V systému z/OS můžete zadat až osm řetězců.

### **SeqNumberWrap (MQCFIN)**

Pořadové číslo posloupnosti (identifikátor parametru: MQIACH\_SEQUENCE\_NUMBER\_WRAP).

Uvádí maximální pořadové číslo zprávy. Když je maximum dosaženo, jsou pořadová čísla zalomena, aby začínala znovu od 1.

Maximální pořadové číslo zprávy není převoditelné; lokální a vzdálený kanál musí zalamovat na stejném čísle.

Zadejte hodnotu v rozsahu 100-999 999 999.

Tento parametr není platný pro kanály s *ChannelType* MQCHT\_SVRCONN nebo MQCHT\_CLNTCONN.

### **SharingConversations (MQCFIN)**

Maximální počet konverzací sdílení (identifikátor parametru: MQIACH\_SHARING\_CONVERSATIONS).

Určuje maximální počet konverzací, které mohou sdílet konkrétní instanci kanálu MQI TCP/IP (soket).

Zadejte hodnotu v rozsahu 0-999 999 999. Výchozí hodnota je 10 a migrovaná hodnota je 10.

Tento parametr je platný pouze pro kanály s parametrem *ChannelType* MQCHT\_CLNTCONN nebo MQCHT\_SVRCONN. U kanálů s jiným produktem *TransportType* než MQXPT\_TCP je ignorován.

Počet sdílených konverzací nepřispívá k celkovým součtům *MaxInstances* nebo *MaxInstancesPerClient*.

Hodnota:



1

Znamená to, že nedochází ke sdílení konverzací v rámci instance kanálu TCP/IP, ale prezenční signál klienta je dostupný bez ohledu na to, zda je v rámci volání MQGET nebo není k dispozici asynchronní spotřeba klienta a zda je uvedení kanálu do klidového stavu více kontrolovatelné.

0

Neuvádí žádné sdílení konverzací v rámci instance kanálu TCP/IP. Instance kanálu je spuštěna v režimu před tím, než je IBM WebSphere MQ 7.0, pokud jde o:

- Zastavení a uvedení do klidového stavu administrátorem
- Synchronizační signály
- Dopředné čtení
- Asynchronní spotřeba klienta

### **ShortRetryCount (MQCFIN)**

Krátký počet opakování (identifikátor parametru: MQIACH\_SHORT\_RETRY).

Maximální počet pokusů provedených odesílatelem nebo kanálem serveru za účelem navázání spojení se vzdáleným počítačem, v intervalech zadaných pomocí *ShortRetryInterval* před (normálně delšími) *LongRetryCount* a *LongRetryInterval*.

Pokusy o zopakování se provedou, pokud se kanál na počátku nepodaří připojit (zda je spuštěn automaticky inicializátorem kanálu nebo explicitním příkazem), a také v případě, že připojení selže po úspěšném připojení kanálu. Avšak pokud je příčina selhání taková, že opakování je nepravděpodobné, že pokus o úspěch není úspěšný, pokusy o opakování se nepokusí.

Zadejte hodnotu v rozsahu 0-999 999 999.

Tento parametr je platný pouze pro hodnoty *ChannelType* MQCHT\_SENDER, MQCHT\_SERVER, MQCHT\_CLUSSDR nebo MQCHT\_CLUSRCVR.

### **ShortRetryInterval (MQCFIN)**

Krátký časovač (identifikátor parametru: MQIACH\_SHORT\_TIMER).

Uvádí interval čekání na krátká opakování pro odesílací kanál nebo kanál serveru, který je spuštěn automaticky inicializačním kanálem kanálu. Definuje interval v sekundách mezi pokusy o vytvoření připojení ke vzdálenému počítači.

Čas je přibližný. Od IBM MQ 8.0 znamená nula znamená, že další pokus o připojení se provede co nejdříve.

Zadejte hodnotu v rozsahu 0-999 999. Hodnoty překračující tuto hodnotu jsou považovány za 999 999.

Tento parametr je platný pouze pro hodnoty *ChannelType* MQCHT\_SENDER, MQCHT\_SERVER, MQCHT\_CLUSSDR nebo MQCHT\_CLUSRCVR.

### **SSLCipherSpec (MQCFST)**

CipherSpec (identifikátor parametru: MQCACH\_SSL\_CIPHER\_SPEC). Určuje specifikaci CipherSpec, která je použita v kanálu. Délka řetězce je MQ\_SSL\_CIPHER\_SPEC\_LENGTH.
















**Upozornění:** IBM i > z/OS V systému IBM MQ for z/OS můžete také zadat dvouciferný hexadecimální kód specifikace CipherSpec, bez ohledu na to, zda se v následující tabulce nachází, či nikoli. V systému IBM i můžete také zadat dvouciferný hexadecimální kód specifikace CipherSpec, bez ohledu na to, zda se v následující tabulce nachází, či nikoli. Rovněž v IBM i je instalace AC3 předpokladem pro použití TLS.

Hodnoty SSLCipherSpec musí uvádět stejnou specifikaci CipherSpec na obou koncích kanálu.

Tento parametr je platný u všech typů kanálů, které používají typ transportu **TRPTYPE (TCP)**. Je-li parametr prázdný, není proveden žádný pokus o použití TLS v kanálu. Pokud TRPTYPE není TCP, jsou data ignorována a není vydána žádná chybová zpráva.

Hodnota tohoto parametru se také používá k nastavení hodnoty parametru SecurityProtocol, což je výstupní pole v příkazu Inquire Channel Status (Response).

V následující tabulce jsou uvedeny specifikace CipherSpecs, které lze použít s produktem IBM MQ SSL a TLS.

Podpora platformy "1" na stránce 1379	Název specifikace šifrování	Použitý protokol	Integrita dat	Šifrovací algoritmus	Šifrování bitů	FIPS "2" na stránce 1379	Suite B
<ul style="list-style-type: none"> <li> z/OS</li> <li> UNIX</li> <li> Linux</li> <li> Windows</li> </ul>	TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA	TLS 1.0	SHA-1	AES	128	Ano	Ne
<ul style="list-style-type: none"> <li> z/OS</li> <li> UNIX</li> <li> Linux</li> <li> Windows</li> </ul>	TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA <sup>"3"</sup> <a href="#">na stránce 1379</a>	TLS 1.0	SHA-1	AES	256	Ano	Ne
Vše	ECDHE_ECDSA_AES_128_CBC_SHA256	TLS 1.2	SHA-256	AES	128	Ano	Ne
Vše	ECDHE_ECDSA_AES_256_CBC_SHA384 <sup>"3"</sup> <a href="#">na stránce 1379</a>	TLS 1.2	SHA-384	AES	256	Ano	Ne
 distributed	ECDHE_ECDSA_AES_128_GCM_SHA256 <sup>"4"</sup> <a href="#">na stránce 1379</a>	TLS 1.2	AEAD AES-128 GCM	AES	128	Ano	128bitové
 distributed	ECDHE_ECDSA_AES_256_GCM_SHA384 <sup>"3"</sup> <a href="#">na stránce 1379</a> <sup>"4"</sup> <a href="#">na stránce 1379</a>	TLS 1.2	AEAD AES-128 GCM	AES	256	Ano	192bitové
Vše	ECDHE_RSA_AES_128_CBC_SHA256	TLS 1.2	SHA-256	AES	128	Ano	Ne
Vše	ECDHE_RSA_AES_256_CBC_SHA384 <sup>"3"</sup> <a href="#">na stránce 1379</a>	TLS 1.2	SHA-384	AES	256	Ano	Ne
Vše	ECDHE_RSA_AES_128_GCM_SHA256 <sup>"4"</sup> <a href="#">na stránce 1379</a>	TLS 1.2	AEAD AES-128 GCM	AES	128	Ano	Ne
Vše	ECDHE_RSA_AES_256_GCM_SHA384 <sup>"3"</sup> <a href="#">na stránce 1379</a> <sup>"4"</sup> <a href="#">na stránce 1379</a>	TLS 1.2	AEAD AES-128 GCM	AES	SHA384	Ano	Ne
 IBM i <sup>"5"</sup> <a href="#">na stránce 1379</a>	ECDHE_ECDSA_RC4_128_SHA256	TLS 1.2	AEAD AES-128 GCM	AES	SHA256	Ano	Ne
 IBM i	ECDHE_ECDSA_3DES_EDE_CBC_SHA256	TLS 1.2	AEAD AES-128 GCM	3DES	SHA256	Ano	Ne
 IBM i	ECDHE_RSA_3DES_EDE_CBC_SHA256	TLS 1.2	AEAD AES-128 GCM	3DES	SHA256	Ano	Ne

Podpora platformy "1" na stránce 1379	Název specifikace šifrování	Použitý protokol	Integrita dat	Šifrovací algoritmus	Šifrování bitů	FIPS "2" na stránce 1379	Suite B
IBM i	ECDHE_RSA_RC4_128_SHA256	TLS 1.2	AEAD AES-128 GCM	RSA	SHA256	Ano	Ne
IBM i	ECDHE_RSA_NULL_SHA256	TLS 1.2	AEAD AES-128 GCM	RSA	SHA256	Ano	Ne
IBM i	ECDHE_ECDSA_NULL_SHA256	TLS 1.2	AEAD AES-128 GCM	ECDSA	SHA256	Ano	Ne
IBM i	ECDHE_ECDSA_AES_256_GCM_SHA384 "3" na stránce 1379 "4" na stránce 1379	TLS 1.2	AEAD AES-128 GCM	AES	SHA384	Ano	Ne
z/OS UNIX Linux Windows	TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256	TLS 1.2	SHA-256	AES	128	Ano	Ne
z/OS UNIX Linux Windows	TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256 "3" na stránce 1379	TLS 1.2	SHA-256	AES	256	Ano	Ne
distributed	TLS_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 "4" na stránce 1379	TLS 1.2	AEAD AES-128 GCM	AES	128	Ano	Ne
distributed	TLS_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 "3" na stránce 1379 "4" na stránce 1379	TLS 1.2	AEAD AES-128 GCM	AES	256	Ano	Ne

**Notes:**

1. Pokud není uvedena žádná specifická platforma, je specifikace šifrování dostupná na všech platformách.
2. Uvádí, zda má specifikace šifrování certifikaci FIPS na platformě s certifikací FIPS. Vysvětlení FIPS viz [Federal Information Processing Standards \(FIPS\)](#).
3. Tuto specifikaci šifrování nelze použít k zabezpečení připojení z produktu MQ Explorer na správce front, pokud nebudou v prostředí JRE průzkumníkem Explorer použity příslušné soubory neomezených zásad.
4. Dle doporučení NIST mají specifikace šifrování GCM omezení, což znamená, že po odeslání 2<sup>32</sup> TLS záznamů pomocí jednoho klíče relace se připojení ukončí se zprávou AMQ9288.

Chcete-li zabránit výskytu této chyby, vyhněte se použití šifer GCM, povolte reset tajného klíče, nebo spusťte správce front IBM MQ s proměnnou prostředí GSK\_ENFORCE\_GCM\_RESTRICTION=GSK\_FALSE.

**Důležité:** Omezení GCM je aktivní, bez ohledu na použitý režim FIPS.

5. Specifikace šifrování CipherSpecs, která je uvedena jako podpora v systému IBM i, platí pro verze 7.2 a 7.3 systému IBM i.

Požadujete-li osobní certifikát, určíte velikost klíče pro dvojici veřejný a soukromý klíč. Velikost klíče použitá během navázání komunikace SSL může záviset na velikosti uložené v certifikátu a na specifikaci CipherSpec:

- V systémech Systémy SYSTÉM UNIX, Windows a z/OS, pokud název CipherSpec obsahuje hodnotu \_EXPORT, je maximální velikost klíče pro navázání komunikace 512 bitů. Pokud některý z certifikátů, vyměněných během navázání komunikace SSL, bude mít velikost klíče větší než 512 bitů, vygeneruje se dočasný 512 bitový klíč určený pro navázání komunikace.
- Když v systémech UNIX a Windows obsahuje název CipherSpec \_EXPORT1024, velikost klíče pro navázání komunikace je 1024 bitů.
- Jinak velikost klíče pro navázání komunikace je velikost uložená v certifikátu.

### **SSLClientAuth (MQCFIN)**

Ověřování klienta (identifikátor parametru: MQIACH\_SSL\_CLIENT\_AUTH).

Hodnota může být některá z následujících:

#### **POŽADOVÁNO MQSCA\_REQUIRED**

Je vyžadováno ověření klienta.

#### **MQSCA\_OPTIONAL**

Ověření klienta je nepovinné.

Definuje, zda produkt IBM MQ vyžaduje certifikát od klienta SSL.

Klient SSL je konec kanálu zpráv, který iniciuje připojení. Server SSL je konec kanálu zpráv, který přijímá tok inicializace.

Parametr se používá pouze pro kanály s uvedeným SSLCIPH. Je-li hodnota parametru SSLCIPH prázdná, budou data ignorována a nebude vydána žádná chybová zpráva.

### **SSLPeerName (MQCFST)**

Název partnera (identifikátor parametru: MQCACH\_SSL\_PEER\_NAME).

**Poznámka:** Alternativním způsobem omezení připojení k kanálům pomocí porovnání s rozlišujícím názvem SSL nebo TLS je použití záznamů ověření kanálu. U záznamů ověření kanálu lze na stejný kanál použít různé vzory rozlišujících názvů předmětů SSL nebo TLS. Je-li pro použití stejného kanálu použito oba SSLPEER a záznam ověření kanálu, musí se příchozí certifikát shodovat s oběma vzory, aby se mohl připojit. Další informace naleznete v tématu [Záznamy ověřování kanálu](#).

Na jiných platformách než z/OS je délka řetězce MQ\_SSL\_PEER\_NAME\_LENGTH. V systému z/OS je hodnota MQ\_SSL\_SHORT\_PEER\_NAME\_LENGTH.

Určuje filtr, který má být použit k porovnání s rozlišujícím názvem certifikátu od partnerského správce front nebo klienta na druhém konci kanálu. (Rozlišovací jméno je identifikátor certifikátu SSL.) Pokud se Rozlišující název v certifikátu přijatého od rovnocenného partnera neshoduje s filtrem SSLPEER, kanál se nespustí.

Tento parametr je volitelný; není-li zadán, rozlišující název rovnocenného partnera se při spuštění kanálu nekontroluje. (Rozlišovací jméno z certifikátu je stále zapsáno do definice SSLPEER v paměti a předáno do uživatelské procedury pro zabezpečení zprávy). Je-li hodnota parametru SSLCIPH prázdná, budou data ignorována a nebude vydána žádná chybová zpráva.

Tento parametr je platný pro všechny typy kanálů.

Hodnota SSLPEER je určena ve standardním formuláři, který slouží k určení rozlišujícího názvu. Například:

```
SSLPEER (' SERIALNUMBER=4C : D0 : 49 : D5 : 02 : 5F : 38 , CN="H1_C_FR1" , O=IBM , C=GB ' )
```

Namísto čárky můžete jako oddělovač použít středník jako oddělovač.

Možné podporované typy atributů jsou:

<b>Atribut</b>	<b>Popis</b>
SERIALNUMBER	Sériové číslo certifikátu

<b>Atribut</b>	<b>Popis</b>
MAIL	E-mailová adresa
E	E-mailová adresa (zamítnuto ve prospěch volby MAIL)
UID nebo USERID	Identifikátor uživatele
CN	Obecný název
T	Titulek
OU	Název organizační jednotky
DC	Komponenta domény
O	Název organizace
STREET	Ulice/první řádek adresy
L	Název umístění
ST (nebo SP či S)	Název státu nebo správního celku
PC	PSČ
C	Země
UNSTRUCTUREDNAME	Název hostitele
UNSTRUCTUREDADDRESS	Adresa IP
DNQ	Kvalifikátor rozlišujícího názvu

IBM MQ přijímá pouze velká písmena pro typy atributů.

Je-li v řetězci SSLPEER uveden některý z nepodporovaných typů atributu, je výstupem výstup buď při definování atributu, nebo za běhu (v závislosti na platformě, na které jste spuštěnu) a řetězec se považuje za neshodující se s rozlišujícím názvem přenášeného certifikátu.

Pokud rozlišující název přenášeného certifikátu obsahuje více atributů OU (organizační jednotka) a SSLPEER uvádí tyto atributy, které mají být porovnávány, musí být definovány v sestupném hierarchickém pořadí. Je-li například rozlišující název přenášeného certifikátu obsahuje jednotky OU OU=Large Unit,OU=Medium Unit,OU=Small Unit, zadání následujících hodnot SSLPEER bude fungovat:

```
('OU=Large Unit,OU=Medium Unit') ('OU=*,OU=Medium Unit,OU=Small Unit') ('OU=*,OU=Medium Unit')
```

ale uvedení následujících hodnot SSLPEER selžou:

```
('OU=Medium Unit,OU=Small Unit') ('OU=Large Unit,OU=Small Unit') ('OU=Medium Unit')
```

Všechny nebo všechny hodnoty atributů mohou být generické, buď hvězdička (\*) samostatně, nebo kmen se iniciující nebo koncovou hvězdičkami. Tato hodnota umožňuje SSLPEER shodu s libovolnou hodnotou Distinguished Name, nebo jakoukoli hodnotu začínající kmenem pro tento atribut.

Je-li na začátku nebo na konci jakékoli hodnoty atributu v rozlišujícím názvu na certifikátu uvedena hvězdička, můžete zadat \ \*, chcete-li zkontrolovat přesnou shodu v SSLPEER. Máte-li například atribut CN=Test \* v rozlišujícím názvu certifikátu, můžete použít následující příkaz:

```
SSLPEER('CN=Test\*')
```

### **TpName (MQCFST)**

Název transakčního programu (identifikátor parametru: MQCACH\_TP\_NAME).

Tento název je názvem transakčního programu LU 6.2 .

Maximální délka řetězce je MQ\_TP\_NAME\_LENGTH.

- V systémech IBM i, HP Integrity NonStop Server, Systémy SYSTÉM UNIXa Windows lze tento parametr nastavit pouze na prázdné znaky. Skutečný název je převzat místo objektu na straně komunikace CPI-C nebo (v systému Windows) ze symbolického názvu cílového názvu rozhraní CPI-C.

Tento parametr je platný pouze pro kanály s *TransportType* z MQXPT\_LU62. Není platný pro kanály příjemce.

#### ▶ V 8.0.0.4

### **TPRoot (MQCFST)**

Kořen tématu pro kanál AMQP. (identifikátor parametru: MQCACH\_TOPIC\_ROOT).

Výchozí hodnota pro TPROOT je SYSTEM.BASE.TOPIC. Při použití této hodnoty řetězec tématu, který klient AMQP používá k publikování nebo odběru, nemá žádnou předponu a klient si může vyměňovat zprávy s jinými aplikacemi MQ pub/sub. Chcete-li, aby klienti AMQP publikovali a odebírali pod předponou tématu, nejprve vytvořte objekt tématu MQ s řetězcem tématu nastaveným na požadovanou předponu a poté nastavte TBoot na název objektu tématu produktu MQ, který jste vytvořili.

Tento parametr je platný pouze pro kanály AMQP.

### **TransportType (MQCFIN)**

Typ přenosového protokolu (identifikátor parametru: MQIACH\_XMIT\_PROTOCOL\_TYPE).

Kontrola se nekontroluje, zda byl zadán správný typ transportu, pokud je kanál iniciován z jiného konce. Hodnota může být některá z následujících:

#### **MQXPT\_LU62**

LU 6.2.

#### **MQXPT\_TCP**

TCP -

#### **MQXPT\_NETBIOS**

NetBIOS.

Tato hodnota je podporována v produktu Windows. Vztahuje se to také na z/OS pro definování kanálů připojení klienta, které se připojují k serverům na platformách podporujících protokol NetBIOS.

#### **MQXPT\_SPX**

SPX.

Tato hodnota je podporována v produktu Windows. Vztahuje se to také na z/OS pro definování kanálů připojení klienta, které se připojují k serverům na platformách podporujících SPX.

#### ▶ V 8.0.0.4

### **UseClntId (MQCFIN)**

Určuje, jak jsou prováděny kontroly autorizace pro kanály AMQP. (identifikátor parametru: MQIACH\_USE\_CLIENT\_ID).

Určuje, že ID klienta by mělo být použito pro kontroly autorizace pro kanál AMQP místo hodnoty atributu MCAUSER.

Tento parametr je platný pouze pro kanály AMQP.

### **UseDLQ (MQCFIN)**

Určuje, zda je fronta nedoručených zpráv použita v případě, že zprávy nemohou být doručeny kanály. (identifikátor parametru: MQIA\_USE\_DEAD\_LETTER\_Q).

Hodnota může být některá z následujících:

**MQUSEDLQ\_NO**

Zprávy, které nemohou být doručeny kanálem, jsou považovány za selhání. Kanál buď zahodí zprávu, nebo kanál skončí, v souladu s nastavením NonPersistentMsgSpeed .

**MQUSEDLQ\_YES**

Když atribut správce front DEADQ poskytuje název fronty nedoručených zpráv, použije se, jinak se chování používá jako pro MQUSEDLQ\_NO.

**UserIdentifier (MQCFST)**

Identifikátor uživatele úlohy (identifikátor parametru: MQCACH\_USER\_ID).

Tento parametr je používán agentem kanálu zpráv při pokusu o inicializaci zabezpečené relace SNA se vzdáleným agentem kanálu zpráv. V systémech IBM i a Systémy SYSTÉM UNIX jsou platné pouze hodnoty *ChannelType* MQCHT\_SENDER, MQCHT\_SERVER, MQCHT\_REQUESTER, MQCHT\_CLNTCONN, MQCHT\_CLUSSDR nebo MQCHT\_CLUSRCVR. V systému z/OS je platná hodnota pouze pro hodnotu *ChannelType* MQCHT\_CLNTCONN.

Maximální délka řetězce je MQ\_USER\_ID\_LENGTH. Použije se však pouze prvních 10 znaků.

**XmitQName (MQCFST)**

Název přenosové fronty (identifikátor parametru: MQCACH\_XMIT\_Q\_NAME).

Maximální délka řetězce je MQ\_Q\_NAME\_LENGTH.

Název přenosové fronty je povinný (buď dříve definován nebo zadán), pokud *ChannelType* je MQCHT\_SENDER nebo MQCHT\_SERVER. Pro jiné typy kanálů není platný.

**Kódy chyb (Změna, kopírování a vytvoření kanálu)**

Tento příkaz může kromě kódů uvedených v [“Kódy chyb použitelné pro všechny příkazy”](#) na stránce 1329 vracet následující kódy chyb v záhlaví formátu odezvy.

**Reason (MQLONG)**

Hodnota může být některá z následujících:

**CHYBA MQRCCF\_BATCH\_INT\_ERROR**

Interval dávek není platný.

**MQRCCF\_BATCH\_INT\_ANQUIL\_TYPE**

Parametr dávkového intervalu není povolen pro tento typ kanálu.

**MQRCCF\_BATCH\_SIZE\_ERROR**

Velikost dávky není platná.

**CHYBA MQRCCF\_CHANNEL\_NAME\_ERROR**

Chyba názvu kanálu.

**MQRCCF\_CHANNEL\_NOT\_FOUND**

Kanál nebyl nalezen.

**CHYBA MQRCCF\_CHANNEL\_TYPE\_ERROR**

Typ kanálu není platný.

**KONFLIKT MQRCCF\_CLUSTER\_NAME\_CONFLICT**

Konflikt názvu klastru.

**MQRCCF\_DISC\_INT\_ERROR**

Interval odpojení není platný.

**MQRCCF\_DISC\_INT\_INQUIL\_TYPE**

Interval odpojení není povolen pro tento typ kanálu.

**MQRCCF\_HB\_INTERVAL\_ERROR**

Interval synchronizace není platný.

**MQRCCF\_HB\_INTERVAL\_NEOPRÁVNĚNÝ\_TYP**

Parametr intervalu synchronizace není povolen pro tento typ kanálu.

**CHYBA MQRCCF\_LONG\_RETRY\_ERROR**

Počet dlouhých opakování není platný.

**MQRCCF\_LONG\_RETRY\_NEOPRÁVNĚNÝ\_TYP**

Parametr dlouhého opakování není povolen pro tento typ kanálu.

**CHYBA MQRCCF\_LONG\_TIMER\_ERROR**

Dlouhý časovač není platný.

**MQRCCF\_LONG\_TIMER\_QUANGI\_TYPE**

Hodnota dlouhého časovače není u tohoto typu kanálu povolena.

**CHYBA MQRCCF\_MAX\_INSTANCES\_ERROR**

Hodnota maximálního počtu instancí není platná.

**MQRCCF\_MAX\_INST\_PER\_CLNT\_ERR**

Hodnota maximálního počtu instancí na klienta není platná.

**CHYBA MQRCCF\_MAX\_MSG\_LENGTH\_ERROR**

Maximální délka zprávy není platná.

**CHYBA MQRCCF\_MCA\_NAME\_ERROR**

Chyba názvu agenta kanálu zpráv.

**MQRCCF\_MCANAME\_NEOPRÁVNĚNÝ\_TYP**

Název agenta kanálu zpráv není pro tento typ kanálu povolen.

**CHYBA MQRCCF\_MCA\_TYPE\_ERROR**

Typ agenta kanálu zpráv není platný.

**MQRCCF\_MISSING\_CONN\_NAME**

Je požadován parametr názvu připojení, ale chybí.

**POČET CHYB: MQRCCF\_MR\_COUNT\_ERROR**

Počet opakování zprávy není platný.

**CHYBNÝ\_TYP\_MEZIPAMĚTI MQRCCF\_MR**

Hodnota parametru počtu opakování zprávy není pro tento typ kanálu povolena.

**CHYBA MQRCCF\_MR\_EXIT\_NAME\_ERROR**

Chyba názvu uživatelské procedury pro opakování zprávy kanálu.

**MQRCCF\_MR\_EXIT\_NAME\_CHYBNÝ\_TYP**

Parametr uživatelské procedury pro opakování zprávy není u tohoto typu kanálu povolen.

**CHYBA\_INTERVAL\_MR MQRCCF\_MR\_**

Interval opakování zprávy není platný.

**MQRCCF\_MR\_INTERVAL\_NEOPRÁVNĚNÝ\_TYP**

Parametr interval opakování zprávy není povolen pro tento typ kanálu.

**CHYBA MQRCCF\_MSG\_EXIT\_NAME\_ERROR**

Chyba názvu uživatelské procedury pro zprávy kanálu.

**CHYBA MQRCCF\_NET\_PRIORITY\_ERROR**

Chyba hodnoty priority sítě.

**MQRCCF\_NET\_PRIORITY\_NEOPRÁVNĚNÝ\_TYP**

Atribut priority sítě není povolen pro tento typ kanálu.

**CHYBA MQRCCF\_NPM\_SPEED\_ERROR**

Netrvalá rychlost zpráv není platná.

**MQRCCF\_NPM\_SPÉM\_CHYBNÝ\_TYP**

Parametr přechodné zprávy není povolen pro tento typ kanálu.

**CHYBA MQRCCF\_PARM\_SEQUENCE\_ERROR**

Pořadí parametrů není platné.

**CHYBA OBJEKTU MQRCCF\_PUT\_AUTH\_ERROR**

Hodnota oprávnění k vložení není platná.

**MQRCCF\_PUT\_AUTH\_NEOPRÁVNĚNÝ\_TYP**

Parametr PUT není povolen pro tento typ kanálu.

**CHYBA MQRCCF\_RCV\_EXIT\_NAME\_ERROR**

Chyba názvu uživatelské procedury příjmu kanálu.



**CHYBA MQRCCF\_SEC\_EXIT\_NAME\_ERROR**

Chyba názvu uživatelské procedury zabezpečení kanálu.

**CHYBA MQRCCF\_SEND\_EXIT\_NAME\_ERROR**

Chyba názvu uživatelské procedury odeslání kanálu.

**MQRCCF\_SEQ\_NUMBER\_WRAP\_ERROR**

Pořadové číslo posloupnosti není platné.

**CHYBA SOUBORU MQRCCF\_SHARING\_CONVS\_ERROR**

Hodnota zadaná pro sdílení konverzací není platná.

**TYP SOUBORU MQRCCF\_SHARING\_CONVS\_TYPE**

Parametr sdílení konverzací není platný pro tento typ kanálu.

**CHYBA MQRCCF\_SHORT\_RETRY\_ERROR**

Počet krátkých opakování není platný.

**MQRCCF\_SHORT\_RETRY\_ANTER\_TYPE**

Krátký parametr opakování není povolen pro tento typ kanálu.

**CHYBA MQRCCF\_SHORT\_TIMER\_ERROR**

Hodnota krátkého časovače není platná.

**MQRCCF\_SHORT\_TIMER\_QUANNER\_TYPE**

Krátký parametr časovače není povolen pro tento typ kanálu.

**CHYBA ŠIFRU SSL MQRCCF\_SSL\_ŠIFR**

Zabezpečení SSL CipherSpec není platné.

**MQRCCF\_SSL\_CLIENT\_AUTH\_ERROR**

Ověřování klienta SSL není platné.

**CHYBA MQRCCF\_SSL\_PEER\_NAME\_ERROR**

Název rovnocenného partnera SSL není platný.

**TYP KANÁLU MQRCCF\_WRONG\_LAW\_TYPE**

Parametr není povolen pro tento typ kanálu.

**MQRCCF\_XMIT\_PROTOCOL\_TYPY\_CHYB**

Typ přenosového protokolu není platný.

**CHYBA MQRCCF\_XMIT\_Q\_NAME\_ERROR**

Chyba názvu přenosové fronty.

**MQRCCF\_XMIT\_QNAME\_CHYBNÝ\_TYP**

Název přenosové fronty není povolen pro tento typ kanálu.

## Změnit, kopírovat a vytvořit kanál (MQTT)

Příkaz Změnit kanál změní existující definice kanálu telemetrie. Příkazy Kopírovat a Vytvořit kanál vytvářejí nové definice kanálu telemetrie-příkaz Kopírovat používá hodnoty atributů existující definice kanálu.

Příkaz Změna kanálu (MQCMD\_CHANGE\_CHANNEL) změní zadané atributy v definici kanálu. U všech volitelných parametrů, které jsou vynechány, se hodnota nezmění.

Příkaz Kopírování kanálu (MQCMD\_COPY\_CHANNEL) vytvoří novou definici kanálu pomocí atributů, které nejsou zadány v příkazu, hodnoty atributu existující definice kanálu.

Příkaz Vytvořit kanál (MQCMD\_CREATE\_CHANNEL) vytvoří definici kanálu produktu IBM MQ . Všechny atributy, které nejsou explicitně definovány, jsou nastaveny na výchozí hodnoty v cílovém správci front. Pokud pro typ vytvářeného kanálu existuje výchozí kanál systému, jsou tyto výchozí hodnoty převzaty od této fronty.

## Požadované parametry (Změnit, Vytvořit kanál)

**ChannelName (MQCFST)**

Název kanálu (identifikátor parametru: MQCACH\_CHANNEL\_NAME).

Uvádí název definice kanálu, která má být změněna nebo vytvořena

Maximální délka řetězce je MQ\_CHANNEL\_NAME\_LENGTH.

### **ChannelType (MQCFIN)**

Typ kanálu (identifikátor parametru: MQIACH\_CHANNEL\_TYPE).

Uvádí typ kanálu, který se mění, kopíruje nebo vytváří. Hodnota může být některá z následujících:

#### **MQCHT\_MQTT .**

Telemetrie.

### **TrpType (MQCFIN)**

Typ přenosového protokolu kanálu (identifikátor parametru: MQIACH\_XMIT\_PROTOCOL\_TYPE). Tento parametr je požadován pro příkaz create v telemetrii.

Kontrola se nekontroluje, zda byl zadán správný typ transportu, pokud je kanál iniciován z jiného konce. Hodnota je:

#### **MQXPT\_TCP**

TCP -

### **Port (MQCFIN)**

Číslo portu, které má být použito, pokud je parametr *TrpType* nastaven na hodnotu MQXPT\_TCP.

Tento parametr je požadován pro příkaz create v telemetrii, pokud je parametr *TrpType* nastaven na hodnotu MQXPT\_TCP.

Hodnota je v rozsahu 1-65335.

## **Požadované parametry (Kopírovat kanál)**

### **ChannelType (MQCFIN)**

Typ kanálu (identifikátor parametru: MQIACH\_CHANNEL\_TYPE).

Uvádí typ kanálu, který se mění, kopíruje nebo vytváří. Hodnota může být některá z následujících:

#### **MQCHT\_MQTT .**

Telemetrie.

## **Volitelné parametry (Změnit, kopírovat a Vytvořit kanál)**

### **Backlog (MQCFIN)**

Počet požadavků na souběžná připojení, které kanál telemetrie podporuje v jednom okamžiku (identifikátor parametru: MQIACH\_BACKLOG).

Hodnota je v rozsahu 0 až 999999999.

### **JAASConfig (MQCFST)**

Cesta k souboru konfigurace JAAS (identifikátor parametru: MQCACH\_JAAS\_CONFIG).

Maximální délka této hodnoty je MQ\_JAAS\_CONFIG\_LENGTH.

Pro kanál telemetrie lze zadat pouze jednu z parametrů JAASCONFIG, MCAUSER a USECLIENTID; není-li zadána, nebude prováděno žádné ověřování. Je-li uvedena volba JAASConfig, klient bude přulét jménem uživatele a heslem. Ve všech ostatních případech je přenášeny název uživatele ignorován.

### **LocalAddress (MQCFST)**

Lokální komunikační adresa pro kanál (identifikátor parametru: MQCACH\_LOCAL\_ADDRESS).

Maximální délka řetězce je MQ\_LOCAL\_ADDRESS\_LENGTH.

Hodnota, kterou zadáte, závisí na typu transportu (*TrpType*), který má být použit:

#### **Protokol TCP/IP**

Hodnota je volitelná adresa IP a volitelný port nebo rozsah portů, které mají být použity pro odchozí komunikace TCP/IP. Formát této informace je následující:

```
[ip-addr][(low-port[,high-port])]
```

kde ip-addr je zadán v desítkové tečkové notaci IPv4 , hexadecimální notaci IPv6 nebo alfanumerická forma a low-port a high-port jsou čísla portů uzavřena v závorkách. Vše je nepovinné.

#### Vše ostatní

Hodnota je ignorována; není diagnostikována žádná chyba.

Tento parametr použijte, pokud chcete, aby kanál používal konkrétní adresu IP, port nebo rozsah portů pro odchozí komunikaci. Tento parametr je užitečný v případě, že je počítač připojen k více sítím s různými adresami IP.

Příklady použití

Hodnota	Význam
9.20.4.98	Kanál se spojí s touto adresou lokálně.
9.20.4.98 (1000)	Kanál se spojí s touto adresou a portem 1000 lokálně.
9.20.4.98 (1000,2000)	Kanál se lokálně spojí s touto adresou a použije port v rozsahu 1000 - 2000.
(1000)	Kanál se lokálně spojí s portem 1000.
(1000,2000)	Kanál se lokálně spojí s portem v rozsahu 1000-2000.

#### Poznámka:

- Nezaměňujte tento parametr s hodnotou *ConnectionName*. Parametr *LocalAddress* určuje charakteristiky lokální komunikace; parametr *ConnectionName* určuje způsob, jak se dostat ke vzdálenému správci front.

#### MqIachProtocol (MQCFIL)

Protokoly klienta podporované kanálem MQTT (identifikátor parametru: MQIACH\_PROTOCOL).

Hodnota může být jedna nebo více z následujících hodnot:

##### **V 8.0.0.3** MQPROTO\_MQTTV311

Kanál přijímá připojení od klientů pomocí protokolu definovaného standardem Oasis MQTT verze 3.1.1 . Funkce poskytované tímto protokolem jsou téměř identické s funkcemi poskytnými již existujícím protokolem MQTTV3 .

##### **MQPROTO\_MQTTV3**

Kanál přijímá připojení od klientů s použitím protokolu [MQTT V3.1 Protocol Specification](#) na adrese [mqtt.org](http://mqtt.org).

##### **MQPROTO\_HTTP**

Kanál přijímá požadavky HTTP pro stránky nebo WebSockets připojení k IBM MQ Telemetry.

Pokud nezadáte žádné protokoly klienta, kanál přijímá připojení od klientů s použitím libovolného z podporovaných protokolů.

**V 8.0.0.3** Pokud používáte produkt IBM MQ verze Verze 8.0.0, opravná sada 3 nebo novější a konfigurace zahrnuje kanál MQTT, který byl naposledy upraven ve starší verzi produktu IBM MQ, je třeba explicitně změnit nastavení protokolu tak, aby byl kanál vyzván k použití volby MQTTV311 . Je tomu tak i v případě, že kanál neuvádí žádné protokoly klienta, protože konkrétní protokoly, které mají být použity s kanálem, jsou uloženy v době, kdy je kanál konfigurován, a předchozí verze produktu nemají žádné informace o volbě MQTTV311 . Chcete-li vyzvat kanál v tomto stavu k použití volby MQTTV311 , výslovně přidejte volbu a poté uložte provedené změny. Definice kanálu je nyní informována o této volbě. Pokud následně znovu změníte nastavení a nezadáte žádné protokoly klienta, je volba MQTTV311 stále zahrnuta v uloženém seznamu podporovaných protokolů.

#### SSLCipherSuite (MQCFST)

CipherSuite (identifikátor parametru: MQCACH\_SSL\_CIPHER\_SUITE).

Délku řetězce je MQ\_SSL\_CIPHER\_SUITE\_LENGTH.

SSL CIPHER SUITE (typ parametru znakového kanálu SUITE).

### **SSLClientAuth (MQCFIN)**

Ověřování klienta (identifikátor parametru: MQIACH\_SSL\_CLIENT\_AUTH).

Hodnota může být některá z následujících:

#### **POŽADOVÁNO MQSCA\_REQUIRED**

Vyžadováno ověření klienta

#### **MQSCA\_OPTIONAL**

Ověření klienta je volitelné.

#### **MQSCA\_NEVER\_REQUIRED**

Ověření klienta se nikdy nepožaduje a nesmí být poskytnuto.

Definuje, zda produkt IBM MQ vyžaduje certifikát od klienta SSL.

Klient SSL je konec kanálu zpráv, který iniciuje připojení. Server SSL je konec kanálu zpráv, který přijímá tok inicializace.

Parametr se používá pouze pro kanály s uvedeným SSLCIPH. Je-li hodnota parametru SSLCIPH prázdná, budou data ignorována a nebude vydána žádná chybová zpráva.

### **SSLKeyFile (MQCFST)**

Úložiště pro digitální certifikáty a jejich přidružené soukromé klíče (identifikátor parametru: MQCA\_SSL\_KEY\_REPOSITORY).

Pokud nezadáte soubor s klíčem, zabezpečení SSL nebude použito.

Maximální délka tohoto parametru je MQ\_SSL\_KEY\_REPOSITORY\_LENGTH.

### **SSLPassPhrase (MQCFST)**

Heslo pro úložiště klíčů (identifikátor parametru: MQCACH\_SSL\_KEY\_PASSPHRASE).

Není-li zadána žádná fráze hesla, je třeba použít nešifrovaná spojení.

Maximální délka tohoto parametru je MQ\_SSL\_KEY\_PASSPHRASE\_LENGTH.

### **UseClientIdentifier (MQCFIN)**

Určuje, zda má být použito ID klienta pro nové připojení jako ID uživatele pro toto připojení (identifikátor parametru: MQIACH\_USE\_CLIENT\_ID).

Hodnota je buď:

#### **MQUCI\_YES**

Ano.

#### **MQUCI\_NO**

-Ne.

Pro kanál telemetrie lze zadat pouze jednu z parametrů JAASCONFIG, MCAUSER a USECLIENTID; není-li zadána, nebude prováděno žádné ověřování. Je-li zadán parametr USECLIENTID, je jméno uživatele v toku klienta ignorováno.

## **Kódy chyb (Změna, kopírování a vytvoření kanálu)**

Tento příkaz může kromě kódů uvedených v [“Kódy chyb použitelné pro všechny příkazy”](#) na stránce 1329 vracet následující kódy chyb v záhlaví formátu odezvy.

### **Reason (MQLONG)**

Hodnota může být některá z následujících:

#### **CHYBA MQRCCF\_BATCH\_INT\_ERROR**

Interval dávek není platný.

#### **MQRCCF\_BATCH\_INT\_ANQUIL\_TYPE**

Parametr dávkového intervalu není povolen pro tento typ kanálu.

#### **MQRCCF\_BATCH\_SIZE\_ERROR**

Velikost dávky není platná.

**CHYBA MQRCCF\_CHANNEL\_NAME\_ERROR**  
Chyba názvu kanálu.

**MQRCCF\_CHANNEL\_NOT\_FOUND**  
Kanál nebyl nalezen.

**CHYBA MQRCCF\_CHANNEL\_TYPE\_ERROR**  
Typ kanálu není platný.

**KONFLIKT MQRCCF\_CLUSTER\_NAME\_CONFLICT**  
Konflikt názvu klastru.

**MQRCCF\_DISC\_INT\_ERROR**  
Interval odpojení není platný.

**MQRCCF\_DISC\_INT\_INQUIL\_TYPE**  
Interval odpojení není povolen pro tento typ kanálu.

**MQRCCF\_HB\_INTERVAL\_ERROR**  
Interval synchronizace není platný.

**MQRCCF\_HB\_INTERVAL\_NEOPRÁVNĚNÝ\_TYP**  
Parametr intervalu synchronizace není povolen pro tento typ kanálu.

**CHYBA MQRCCF\_LONG\_RETRY\_ERROR**  
Počet dlouhých opakování není platný.

**MQRCCF\_LONG\_RETRY\_NEOPRÁVNĚNÝ\_TYP**  
Parametr dlouhého opakování není povolen pro tento typ kanálu.

**CHYBA MQRCCF\_LONG\_TIMER\_ERROR**  
Dlouhý časovač není platný.

**MQRCCF\_LONG\_TIMER\_QUANGI\_TYPE**  
Hodnota dlouhého časovače není u tohoto typu kanálu povolena.

**CHYBA MQRCCF\_MAX\_INSTANCES\_ERROR**  
Hodnota maximálního počtu instancí není platná.

**MQRCCF\_MAX\_INST\_PER\_CLNT\_ERR**  
Hodnota maximálního počtu instancí na klienta není platná.

**CHYBA MQRCCF\_MAX\_MSG\_LENGTH\_ERROR**  
Maximální délka zprávy není platná.

**CHYBA MQRCCF\_MCA\_NAME\_ERROR**  
Chyba názvu agenta kanálu zpráv.

**MQRCCF\_MCANAME\_NEOPRÁVNĚNÝ\_TYP**  
Název agenta kanálu zpráv není pro tento typ kanálu povolen.

**CHYBA MQRCCF\_MCA\_TYPE\_ERROR**  
Typ agenta kanálu zpráv není platný.

**MQRCCF\_MISSING\_CONN\_NAME**  
Je požadován parametr názvu připojení, ale chybí.

**POČET CHYB: MQRCCF\_MR\_COUNT\_ERROR**  
Počet opakování zprávy není platný.

**CHYBNÝ\_TYP\_MEZIPAMĚTI MQRCCF\_MR**  
Hodnota parametru počtu opakování zprávy není pro tento typ kanálu povolena.

**CHYBA MQRCCF\_MR\_EXIT\_NAME\_ERROR**  
Chyba názvu uživatelské procedury pro opakování zprávy kanálu.

**MQRCCF\_MR\_EXIT\_NAME\_CHYBNÝ\_TYP**  
Parametr uživatelské procedury pro opakování zprávy není u tohoto typu kanálu povolen.

**CHYBA\_INTERVAL\_MR MQRCCF\_MR\_**  
Interval opakování zprávy není platný.

**MQRCCF\_MR\_INTERVAL\_NEOPRÁVNĚNÝ\_TYP**  
Parametr interval opakování zprávy není povolen pro tento typ kanálu.

**CHYBA MQRCCF\_MSG\_EXIT\_NAME\_ERROR**  
Chyba názvu uživatelské procedury pro zprávy kanálu.

**CHYBA MQRCCF\_NET\_PRIORITY\_ERROR**  
Chyba hodnoty priority sítě.

**MQRCCF\_NET\_PRIORITY\_NEOPRÁVNĚNÝ TYP**  
Atribut priority sítě není povolen pro tento typ kanálu.

**CHYBA MQRCCF\_NPM\_SPEED\_ERROR**  
Netrvalá rychlost zpráv není platná.

**MQRCCF\_NPM\_SPÉM\_CHYBNÝ TYP**  
Parametr přechodné zprávy není povolen pro tento typ kanálu.

**CHYBA MQRCCF\_PARM\_SEQUENCE\_ERROR**  
Pořadí parametrů není platné.

**CHYBA OBJEKTU MQRCCF\_PUT\_AUTH\_ERROR**  
Hodnota oprávnění k vložení není platná.

**MQRCCF\_PUT\_AUTH\_NEOPRÁVNĚNÝ TYP**  
Parametr PUT není povolen pro tento typ kanálu.

**CHYBA MQRCCF\_RCV\_EXIT\_NAME\_ERROR**  
Chyba názvu uživatelské procedury příjmu kanálu.

**CHYBA MQRCCF\_SEC\_EXIT\_NAME\_ERROR**  
Chyba názvu uživatelské procedury zabezpečení kanálu.

**CHYBA MQRCCF\_SEND\_EXIT\_NAME\_ERROR**  
Chyba názvu uživatelské procedury odeslání kanálu.

**MQRCCF\_SEQ\_NUMBER\_WRAP\_ERROR**  
Pořadové číslo posloupnosti není platné.

**CHYBA SOUBORU MQRCCF\_SHARING\_CONVS\_ERROR**  
Hodnota zadaná pro sdílení konverzací není platná.

**TYP SOUBORU MQRCCF\_SHARING\_CONVS\_TYPE**  
Parametr sdílení konverzací není platný pro tento typ kanálu.

**CHYBA MQRCCF\_SHORT\_RETRY\_ERROR**  
Počet krátkých opakování není platný.

**MQRCCF\_SHORT\_RETRY\_ANTER\_TYPE**  
Krátký parametr opakování není povolen pro tento typ kanálu.

**CHYBA MQRCCF\_SHORT\_TIMER\_ERROR**  
Hodnota krátkého časovače není platná.

**MQRCCF\_SHORT\_TIMER\_QUANNER\_TYPE**  
Krátký parametr časovače není povolen pro tento typ kanálu.

**CHYBA ŠIFRU SSL MQRCCF\_SSL\_ŠIFR**  
Zabezpečení SSL CipherSpec není platné.

**MQRCCF\_SSL\_CLIENT\_AUTH\_ERROR**  
Ověřování klienta SSL není platné.

**CHYBA MQRCCF\_SSL\_PEER\_NAME\_ERROR**  
Název rovnocenného partnera SSL není platný.

**TYP KANÁLU MQRCCF\_WRONG\_LAW\_TYPE**  
Parametr není povolen pro tento typ kanálu.

**MQRCCF\_XMIT\_PROTOCOL\_TYPY\_CHYB**  
Typ přenosového protokolu není platný.

**CHYBA MQRCCF\_XMIT\_Q\_NAME\_ERROR**  
Chyba názvu přenosové fronty.

**MQRCCF\_XMIT\_QNAME\_CHYBNÝ TYP**  
Název přenosové fronty není povolen pro tento typ kanálu.

## Změnit, kopírovat a vytvořit modul listener kanálu

Příkaz Změnit kanál modulu listener změní existující definice modulu listener kanálu. Příkazy Kopírovat a Vytvořit modul listener kanálu vytvářejí nové definice modulu listener kanálu-příkaz Kopírovat používá hodnoty atributů existující definice modulu listener kanálu.

HP Integrity NonStop Server	IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
	✓	✓	✓	

Příkaz Změnit modul listener kanálu (MQCMD\_CHANGE\_LISTENER) změní zadané atributy existující definice modulu listener produktu IBM MQ . U všech volitelných parametrů, které jsou vynechány, se hodnota nezmění.

Příkaz Kopírovat modul listener kanálu (MQCMD\_COPY\_LISTENER) vytvoří definici modulu listener IBM MQ pomocí atributů, které nejsou uvedeny v příkazu, hodnoty atributu existující definice listeneru.

Příkaz Vytvořit modul listener kanálu (MQCMD\_CREATE\_LISTENER) vytvoří definici modulu listener produktu IBM MQ . Všechny atributy, které nejsou explicitně definovány, jsou nastaveny na výchozí hodnoty v cílovém správci front.

### Požadované parametry (Změnit a vytvořit modul listener kanálu)

#### **ListenerName (MQCFST)**

Název definice modulu listener, která má být změněna nebo vytvořena (identifikátor parametru: MQCACH\_LISTENER\_NAME).

Maximální délka řetězce je MQ\_LISTENER\_NAME\_LENGTH.

#### **TransportType (MQCFIN)**

Přenosový protokol (identifikátor parametru: MQIACH\_XMIT\_PROTOCOL\_TYPE).

Hodnota může být následující:

##### **MQXPT\_TCP**

TCP -

##### **MQXPT\_LU62**

LU 6.2. Tato hodnota je platná pouze pro Windows.

##### **MQXPT\_NETBIOS**

NetBIOS. Tato hodnota je platná pouze pro Windows.

##### **MQXPT\_SPX**

SPX. Tato hodnota je platná pouze pro Windows.

### Požadované parametry (Modul pro naslouchání kopírování kanálu)

#### **FromListenerName (MQCFST)**

Název definice listeneru, ze které se má kopírovat (identifikátor parametru: MQCACF\_FROM\_LISTENER\_NAME).

Tento parametr uvádí název existující definice listeneru, která obsahuje hodnoty pro atributy, které nejsou uvedeny v tomto příkazu.

Maximální délka řetězce je MQ\_LISTENER\_NAME\_LENGTH.

#### **ToListenerName (MQCFST)**

Na název modulu listener (identifikátor parametru: MQCACF\_TO\_LISTENER\_NAME).

Tento parametr určuje název nové definice modulu listener. Pokud existuje definice listeneru s tímto názvem, *Replace* musí být zadán jako MQRP\_YES.

Maximální délka řetězce je MQ\_LISTENER\_NAME\_LENGTH.

## Volitelné parametry (Změnit, Kopírovat a Vytvořit modul listener kanálu)

### **Adapter (MQCFIN)**

Číslo adaptéru (identifikátor parametru: MQIACH\_ADAPTER).

Číslo adaptéru, prostřednictvím kterého systém NetBIOS přijímá požadavky. Tento parametr je platný pouze pro Windows.

### **Backlog (MQCFIN)**

Nevyřízené požadavky (identifikátor parametru: MQIACH\_BACKLOG).

Počet požadavků na souběžná připojení, které modul listener podporuje.

### **Commands (MQCFIN)**

Číslo adaptéru (identifikátor parametru: MQIACH\_COMMAND\_COUNT).

Počet příkazů, které může modul listener použít. Tento parametr je platný pouze pro Windows.

### **IPAddress (MQCFST)**

Adresa IP (identifikátor parametru: MQCACH\_IP\_ADDRESS).

IP adresa modulu listener uvedená v tečkovém desítkovém zápisu IPv4 , hexadecimální notaci IPv6 nebo alfanumerickém tvaru názvu hostitele. Pokud nezadáte hodnotu pro tento parametr, bude modul listener přijímat požadavky na všech konfigurovaných sadách IPv4 a IPv6 .

Maximální délka řetězce je MQ\_LOCAL\_ADDRESS\_LENGTH.

### **ListenerDesc (MQCFST)**

Popis definice modulu listener (identifikátor parametru: MQCACH\_LISTENER\_DESC).

Tento parametr je nešifrovaný komentář, který poskytuje popisné informace o definici listeneru. Musí obsahovat pouze zobrazitelné znaky.

Pokud jsou použity znaky, které nejsou uvedeny v identifikátoru CCSID (coded character set identifier) pro správce front, ve kterém se příkaz provádí, mohou být nesprávně přeloženy.

Maximální délka řetězce je MQ\_LISTENER\_DESC\_LENGTH.

### **LocalName (MQCFST)**

Lokální název NetBIOS (identifikátor parametru: MQCACH\_LOCAL\_NAME).

Lokální název systému NETBIOS, který používá modul listener. Tento parametr je platný pouze pro Windows.

Maximální délka řetězce je MQ\_CONN\_NAME\_LENGTH.

### **NetbiosNames (MQCFIN)**

Názvy NetBIOS (identifikátor parametru: MQIACH\_NAME\_COUNT).

Počet názvů, které modul listener podporuje. Tento parametr je platný pouze pro Windows.

### **Port (MQCFIN)**

Číslo portu (identifikátor parametru: MQIACH\_PORT).

Číslo portu pro protokol TCP/IP. Tento parametr je platný pouze v případě, že hodnota *TransportType* je MQXPT\_TCP.

### **Replace (MQCFIN)**

Nahradíte atributy (identifikátor parametru: MQIACF\_REPLACE).

Existuje-li definice seznamu názvů se stejným názvem jako *ToListenerName* , tato definice určuje, zda má být nahrazena. Hodnota může být následující:

#### **MQRP\_ANO**

Nahradit existující definici.

#### **MQRP\_NO**

Nenahrazujte existující definici.



### Sessions (MQCFIN)

Relace NetBIOS (identifikátor parametru: MQIACH\_SESSION\_COUNT).

Počet relací, které může modul listener používat. Tento parametr je platný pouze pro Windows.

### Socket (MQCFIN)

SPX-číslo soketu (identifikátor parametru: MQIACH\_SOCKET).

Soket SPX, jehož prostřednictvím mají být přijímány požadavky. Tento parametr je platný pouze v případě, že hodnota proměnné *TransportType* je MQXPT\_SPX.

### StartMode (MQCFIN)

Režim služby (identifikátor parametru: MQIACH\_LISTENER\_CONTROL).

Určuje způsob, jakým má být modul listener spuštěn a zastaven. Hodnota může být některá z následujících:

#### MQSVC\_CONTROL\_MANUAL

Modul listener se automaticky nespustí nebo nezastavil automaticky. Je třeba jej řídit pomocí příkazu uživatele. Tato hodnota je výchozí hodnotou.

#### MQSVC\_CONTROL\_Q\_MGR

Definovaný modul listener má být spuštěn a zastaven ve stejnou dobu, kdy je spuštěn a zastaven správce front.

#### MQSVC\_CONTROL\_Q\_MGR\_START

Modul listener má být spuštěn ve stejnou dobu, kdy je spuštěn správce front, avšak při zastavení správce front není požadováno zastavení.

### TPName (MQCFST)

Název transakčního programu (identifikátor parametru: MQCACH\_TP\_NAME).

Název transakčního programu LU 6.2 . Tento parametr je platný pouze pro Windows.

Maximální délka řetězce je MQ\_TP\_NAME\_LENGTH

## Změnit, kopírovat a vytvořit objekt informací o komunikaci

Příkaz Změna objektu informací o komunikaci změní existující definice objektů informací o komunikaci. Příkaz Kopírovat a vytvořit objekty komunikačního informačního objektu vytvoří nové definice objektů informací o komunikaci-příkaz Kopírovat používá hodnoty atributů existující definice objektu s informacemi o komunikaci.

HP Integrity NonStop Server	IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
	✓	✓	✓	

Příkaz Změna informací o komunikaci (MQCMD\_CHANGE\_COMM\_INFO) mění zadané atributy existující definice objektu s informacemi o komunikaci IBM MQ . U všech volitelných parametrů, které jsou vynechány, se hodnota nezmění.

Příkaz Kopírování informací o komunikaci (MQCMD\_COPY\_COMM\_INFO) vytvoří definici objektu s informacemi o komunikaci IBM MQ s pomocí atributů, které nejsou uvedeny v příkazu, hodnoty atributu existující definice informací o komunikaci.

Příkaz Vytvoření informací o komunikaci (MQCMD\_CREATE\_COMM\_INFO) vytvoří definici objektu s informacemi o komunikaci IBM MQ . Všechny atributy, které nejsou explicitně definovány, jsou nastaveny na výchozí hodnoty v cílovém správci front.

## Povinný parametr (Změnit informace o komunikaci)

### **CommInfoName (MQCFST)**

Název definice informací o komunikaci, která má být změněna (identifikátor parametru: MQCA\_COMM\_INFO\_\_NAME).

Maximální délka řetězce je MQ\_COMM\_INFO\_NAME\_LENGTH.

## Požadované parametry (Kopírování informací o komunikaci)

### **FromCommInfoName (MQCFST)**

Název definice objektu s informacemi o komunikaci, která se má zkopírovat (identifikátor parametru: MQCACF\_FROM\_COMM\_INFO\_\_NAME).

Maximální délka řetězce je MQ\_COMM\_INFO\_NAME\_LENGTH.

### **ToCommInfoName (MQCFST)**

Název definice informací o komunikaci, která se má zkopírovat (identifikátor parametru: MQCACF\_TO\_COMM\_INF\_NAME).

Maximální délka řetězce je MQ\_COMM\_INFO\_NAME\_LENGTH.

## Požadované parametry (Vytvořit informace o komunikaci)

### **CommInfoName (MQCFST)**

Název definice informací o komunikaci, která má být vytvořena (identifikátor parametru: MQCA\_COMM\_INF\_NAME).

Maximální délka řetězce je MQ\_COMM\_INFO\_NAME\_LENGTH.

## Volitelné parametry (Změna, kopírování a vytvoření komunikačních informací)

### **Bridge (MQCFIN)**

Řídí, zda jsou publikace z aplikací, které nepoužívají výběrové vysílání, přemostěné do aplikací pomocí výběrového vysílání (identifikátor parametru: MQIA\_MCAST\_BRIDGE).

Překlenutí se nevztahuje na témata, která jsou označena jako **MCAST (ONLY)**. Vzhledem k tomu, že tato témata mohou mít pouze výběrový provoz, nelze jej použít pro přemostění k doméně publikování/ odběru, která není multicast.

### **MQMB\_DISABLED**

Publikování z aplikací, které nepoužívají výběrové vysílání, nebudou přenášena do aplikací využívajících výběrové vysílání. Jedná se o předvolbu pro IBM i.

### **MQMCB\_POVOLENO**

Publikování z aplikací, které nepoužívají výběrové vysílání, budou přenášena do aplikací využívajících výběrové vysílání. Jedná se o výchozí nastavení pro platformy jiné než IBM i. Tato hodnota není platná pro IBM i.

### **CCSID (MQCFIN)**

Identifikátor kódové sady znaků, na které jsou zprávy přenášeny (identifikátor parametru: MQIA\_CODED\_CHAR\_SET\_ID).

Uveďte hodnotu v rozsahu od 1 do 65535.

Parametr CCSID musí mít hodnotu, která je definována pro použití na vaší platformě, a pracovat se znakovou sadou, která této platformě vyhovuje. Změníte-li hodnotu CCSID pomocí tohoto parametru, aplikace spuštěné v okamžiku změny budou i nadále používat původní hodnotu CCSID. Proto musíte před dalším pokračováním všechny běžící aplikace zastavit a znovu spustit.

To se týká i příkazového serveru a programů kanálu. Chcete-li provést tento krok, po změně zastavte a znovu spusťte správce front. Výchozí hodnota je ASPUB, což znamená, že kódovaná znaková sada je převzata z té, která je dodána v publikované zprávě.

### **CommEvent (MQCFIN)**

Řídí, zda jsou generovány zprávy události pro výběrové vysílání vytvořené pomocí tohoto objektu COMMINFO (identifikátor parametru: MQIA\_COMM\_EVENT)).

Události se generují pouze tehdy, je-li monitorování povoleno také pomocí parametru *MonitorInterval*.

### **MQEV\_DISABLED**

Publikování z aplikací, které nepoužívají výběrové vysílání, nebudou přenášena do aplikací využívajících výběrové vysílání. Toto je výchozí hodnota.

### **POVOLENÝ MQEVR\_**

Publikování z aplikací, které nepoužívají výběrové vysílání, budou přenášena do aplikací využívajících výběrové vysílání.

### **VÝJIMKA MQEVR\_EXCEPTION**

Zprávy událostí jsou zapisovány v případě, že spolehlivost zprávy je nižší než prahová hodnota spolehlivosti, prahová hodnota spolehlivosti je standardně nastavena na hodnotu 90.

### **Description (MQCFST)**

Komentář s prostým textem, který poskytuje popisné informace o objektu informací o komunikaci (identifikátor parametru: MQCA\_COMM\_INFO\_DESC).

Musí obsahovat pouze zobrazitelné znaky. Maximální délka je 64 znaků. V instalaci se znakovou sadou DBCS může obsahovat znaky DBCS (maximální délka je omezena na 64 bajtů).

Jsou-li použity znaky, které nejsou obsaženy v identifikátoru CCSID (coded character set identifier) pro daného správce front, mohou být tyto znaky při odeslání informace jinému správci front nesprávně přeloženy.

Maximální délka je MQ\_COMM\_INFO\_DESC\_LENGTH.

### **Encoding (MQCFIN)**

Kódování, ve kterém jsou zprávy přenášeny (identifikátor parametru: MQIACF\_ENCODING).

### **MQENC\_AS\_PUBLIKOVÁNO**

Kódování zprávy je převzato z té, která je dodána v publikované zprávě. Toto je výchozí hodnota.

### **MQENC\_NORMAL**

### **OBRÁCENÝ DOBRŮPIS**

### **MQENC\_S390**

### **MQENC\_TNS**

### **GrpAddress (MQCFST)**

Adresa IP skupiny nebo název DNS (identifikátor parametru: MQCACH\_GROUP\_ADDRESS).

Za správu adres skupin odpovídá administrátor. Je možné, aby všichni klienti výběrového vysílání používali pro všechna témata stejnou adresu skupiny; doručeny budou pouze zprávy odpovídající aktivním odběřům na straně klienta. Použití shodné adresy skupiny však může být neefektivní, protože v takovém případě musí každý klient prozkoumat a zpracovat všechny pakety výběrového vysílání, které procházejí sítí. Efektivnější je přidělit různým tématům nebo sadám témat různé skupinové adresy IP, tento přístup však vyžaduje pečlivou správu, zejména jsou-li v síti využívány jiné aplikace, které pracují s výběrovým vysíláním jiného typu než MQ. Výchozí hodnota je 239.0.0.0.

Maximální délka je MQ\_GROUP\_ADDRESS\_LENGTH.

### **MonitorInterval (MQCFIN)**

Jak často jsou aktualizovány informace o monitorování a generovány zprávy o událostech (identifikátor parametru: MQIA\_MONITOR\_INTERVAL).

Hodnota je uvedena jako počet sekund v rozsahu od 0 do 999 999. Hodnota 0 udává, že není vyžadováno žádné monitorování.

Je-li uvedena nenulová hodnota, monitorování je povoleno. Informace o monitorování jsou aktualizovány a zprávy událostí (je-li to povoleno pomocí *CommEvent*), jsou generovány o stavu manipulátorů výběrového vysílání vytvořených pomocí tohoto objektu s informacemi o komunikaci.

### **MsgHistory (MQCFIN)**

Tato hodnota představuje množství historie zpráv v kilobajtech, které je udržováno systémem k obsluze opakovaných přenosů v případě NACK (identifikátor parametru: MQIACH\_MSG\_HISTORY).

Hodnota je v rozsahu 0 až 999 999 999. Hodnota 0 udává nejnižší úroveň spolehlivosti. Výchozí hodnota je 100.

### **MulticastHeartbeat (MQCFIN)**

Interval prezenčního signálu se měří v milisekundách a udává frekvenci, jakou vysílač oznamuje příjemci, že nejsou k dispozici žádná další data (identifikátor parametru: MQIACH\_MC\_HB\_INTERVAL).

Hodnota je v rozsahu 0 až 999 999. Výchozí hodnota je 2000 milisekund.

### **MulticastPropControl (MQCFIN)**

Vlastnosti výběrového vysílání určují, kolik vlastností MQMD a vlastností uživatele se bude procházet se zprávou (identifikátor parametru: MQIACH\_MULTICAST\_PROPERTIES).

#### **MQMCP\_ALL**

Přenáší se všechny uživatelské vlastnosti a všechna pole dat MQMD. Toto je výchozí hodnota.

#### **MQMCP\_REPLY**

Přenášejí se pouze uživatelské vlastnosti a pole MQMD, která souvisejí s odpovídáním na zprávy. Jde o následující vlastnosti:

- MsgType
- MessageId
- CorrelId
- ReplyToQ
- ReplyToQmgr

#### **MQMCP\_USER**

Přenášejí se pouze uživatelské vlastnosti.

#### **MQMCP\_NONE**

Nepřenášejí se žádné uživatelské vlastnosti ani pole MQMD.

#### **MQMCP\_COMPAT**

Vlastnosti jsou přenášeny ve formátu kompatibilním s předchozími klienty výběrového vysílání MQ .

### **NewSubHistory (MQCFIN)**

Historie nového odběratele určuje, zda odběratel připojující se k proudu publikování přijímá tolik dat, kolik je aktuálně k dispozici, nebo přijímá pouze publikování z doby odběru (identifikátor parametru: MQIACH\_NEW\_SUBSCRIBER\_HISTORY).

#### **MQNSH\_NONE**

Hodnota NONE způsobí, že se vysílač přenesou pouze publikování provedené od okamžiku odběru. Toto je výchozí hodnota.

#### **MQNSH\_ALL**

Hodnota ALL způsobí, že se vysílač znovu přenesou do historie, jak je známo. Za určitých okolností se v takovém případě může vyskytnout podobné chování i u zachovaných publikací.

Použití hodnoty MQNSH\_ALL může mít nepříznivý vliv na výkon, pokud existuje rozsáhlá historie témat, protože všechny historie témat jsou znovu přeneseny.

### **PortNumber (MQCFIN)**

Číslo portu pro přenos (identifikátor parametru: MQIACH\_PORT).

Výchozí číslo portu je 1414

### **Type (MQCFIN)**

Typ objektu informací o komunikaci (identifikátor parametru: MQIA\_COMM\_INFO\_TYPE).

Jediný podporovaný typ je MQCIT\_MULTICAST.

## Změnit, kopírovat a vytvořit seznam názvů

Příkaz Změnit seznam názvů změní existující definice seznamu názvů. Příkazy Kopírovat a Vytvořit seznam názvů vytvoří nové definice seznamu názvů-příkaz Kopírovat používá hodnoty atributů existující definice seznamu názvů.

HP Integrity NonStop Server	IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
✓	✓	✓	✓	✓

Příkaz Změna seznamu názvů (MQCMD\_CHANGE\_NAMELIST) mění zadané atributy existující definice seznamu názvů IBM MQ . U všech volitelných parametrů, které jsou vynechány, se hodnota nezmění.

Příkaz Kopírovat seznam názvů (MQCMD\_COPY\_NAMELIST) vytvoří definici seznamu názvů produktu IBM MQ pomocí atributů, které nejsou uvedeny v příkazu, hodnoty atributů existující definice seznamu názvů.

Příkaz Vytvoření seznamu názvů (MQCMD\_CREATE\_NAMELIST) vytvoří definici seznamu názvů produktu IBM MQ . Všechny atributy, které nejsou explicitně definovány, jsou nastaveny na výchozí hodnoty v cílovém správci front.

### Povinný parametr (Změnit a vytvořit seznam názvů)

#### ***NameListName*** (MQCFST)

Název definice seznamu názvů, která má být změněna (identifikátor parametru: MQCA\_NAMELIST\_NAME).


Maximální délka řetězce je MQ\_NAMELIST\_NAME\_LENGTH.

### Povinné parametry (Kopírovat seznam názvů)

#### ***FromNameListName*** (MQCFST)

Název definice seznamu názvů, ze které se má kopírovat (identifikátor parametru: MQCACF\_FROM\_NAMELIST\_NAME).

Tento parametr uvádí název existující definice seznamu názvů, která obsahuje hodnoty pro atributy, které nejsou uvedeny v tomto příkazu.

 V systému z/OS správce front hledá objekt s názvem, který jste zadali, a dispozice MQQSGD\_Q\_MGR nebo MQQSGD\_COPY, ze které má být kopírovaná kopie zkopírována. Tento parametr je ignorován, pokud je zadána hodnota MQQSGD\_COPY pro *QSGDisposition* . V tomto případě se objekt s názvem zadaným *ToNameListName* a dispozicí MQQSGD\_GROUP prohledává, aby se zkopíroval.

Maximální délka řetězce je MQ\_NAMELIST\_NAME\_LENGTH.

#### ***ToNameListName*** (MQCFST)

Do názvu seznamu názvů (identifikátor parametru: MQCACF\_TO\_NAMELIST\_NAME).

Tento parametr určuje název nové definice seznamu názvů. Pokud existuje definice seznamu názvů s tímto názvem, *Replace* musí být zadáno jako MQRP\_YES.

Maximální délka řetězce je MQ\_NAMELIST\_NAME\_LENGTH.

### Volitelné parametry (Změnit, Kopírovat a Vytvořit seznam názvů)



#### ***CommandScope*** (MQCFST)

Rozsah příkazu (identifikátor parametru: MQCACF\_COMMAND\_SCOPE). Tento parametr se vztahuje pouze k produktu z/OS .

Uvádí, jak se příkaz provádí, když je správce front členem skupiny sdílení front. Můžete uvést jednu z následujících možností:

- prázdné (nebo vynechte parametr úplně). Příkaz bude proveden ve správci front, v němž byl zadán.
- Název správce front. Příkaz se provede ve vámi specifikujete správce front a bude aktivní v rámci skupiny sdílení front. Uvedete-li jiné jméno správce front než správce front, do kterého jste zadali správce front, musíte používat prostředí skupiny sdílení front a musí být povolen příkazový server.
- Hvězdička (\*). Příkaz se provádí na lokálním správci front a je také předán každému aktivnímu správci front ve skupině sdílení front.

Maximální délka je MQ\_QSG\_NAME\_LENGTH.

### ***NameListDesc* (MQCFST)**

Popis definice seznamu názvů (identifikátor parametru: MQCA\_NAMELIST\_DESC).

Tento parametr je nešifrovaný text, který poskytuje popisné informace o definici seznamu názvů. Musí obsahovat pouze zobrazitelné znaky.

Pokud jsou použity znaky, které nejsou uvedeny v identifikátoru CCSID (coded character set identifier) pro správce front, ve kterém se příkaz provádí, mohou být nesprávně přeloženy.

Maximální délka řetězce je MQ\_NAMELIST\_DESC\_LENGTH.



### ***NameListType* (MQCFIN)**

Typ názvů v seznamu názvů (identifikátor parametru: MQIA\_NAMELIST\_TYPE). Tento parametr se vztahuje pouze k produktu z/OS .

Určuje typ názvů v seznamu názvů. Hodnota může být některá z následujících:

#### **MQNT\_NONE**

Názvy nejsou konkrétním typem.

#### **MQNT\_Q**

Seznam názvů, který obsahuje seznam názvů front.

#### **KLASTR MQNT\_CLUSTER**

Seznam názvů, který je přidružen ke klastrování, obsahující seznam názvů klastru.

#### **MQNT\_AUTH\_INFO**

Seznam názvů je asociován se zabezpečením SSL a obsahuje seznam názvů objektů ověřovacích informací.

### ***Names* (MQCFSL)**

Názvy, které mají být umístěny do seznamu názvů (identifikátor parametru: MQCA\_NAMES).

Počet názvů v seznamu je uveden v poli *Count* ve struktuře MQCFSL. Délka každého názvu je dána polem *StringLength* v této struktuře. Maximální délka názvu je MQ\_OBJECT\_NAME\_LENGTH.



### ***QSGDisposition* (MQCFIN)**

Dispozice objektu v rámci skupiny (identifikátor parametru: MQIA\_QSG\_DISP). Tento parametr se vztahuje pouze k produktu z/OS .

Určuje dispozice objektu, na který příkaz aplikujete (to znamená, kde je definován a jak se chová). Hodnota může být některá z následujících:

QSGDisposition	Změnit	Kopírovat, vytvořit
<b>MQQSGD_COPY</b>	Definice objektu je umístěna v sadě stránek správce front, který provádí daný příkaz. Objekt byl definován pomocí příkazu, který měl parametr MQQSGD_COPY. Jakýkoli objekt, který se nachází ve sdíleném úložišti, nebo jakýkoli objekt definovaný pomocí příkazu, který má parametry MQQSGD_Q_MGR, není tímto příkazem ovlivněn.	Objekt je definován na sadě stránek správce front, který provádí příkaz pomocí objektu MQQSGD_GROUP se stejným názvem jako objekt <i>ToNameListName</i> (pro kopii) nebo objekt <i>NameListName</i> (pro operaci Create).
<b>MQQSGD_GROUP</b>	Definice objektu je uložena ve sdíleném úložišti. Objekt byl definován pomocí příkazu, který měl parametr MQQSGD_GROUP. Jakýkoli objekt umístěný na sadě stránek správce front, který provádí příkaz (s výjimkou lokální kopie objektu), není tímto příkazem ovlivněn.  Je-li příkaz úspěšný, vygeneruje se následující příkaz MQSC a odešle se všem aktivním správcům front ve skupině sdílení front tak, že obnoví lokální kopie na stránce nastavené na nulu:  <pre>DEFINE NAMELIST(name) REPLACE QSGDISP(COPY)</pre> Změna objektu skupiny se projeví bez ohledu na to, zda se generovaný příkaz s QSGDISP (COPY) nezdaří.	Definice objektu je uložena ve sdíleném úložišti. Tato možnost je povolena pouze v případě, že je správce front ve skupině sdílení front.  Je-li definice úspěšná, vygeneruje se následující příkaz MQSC a odešle se všem aktivním správcům front ve skupině sdílení front tak, aby vytvářely nebo obnovují lokální kopie na stránce nula:  <pre>DEFINE NAMELIST(name) REPLACE QSGDISP(COPY)</pre> Kopírování nebo vytvoření pro objekt skupiny se projeví bez ohledu na to, zda se nezdaří generovaný příkaz s QSGDISP (COPY).
<b>MQQSGD_PRIVATE</b>	Objekt je umístěn v sadě stránek správce front, který provádí daný příkaz, a byl definován s MQQSGD_Q_MGR nebo MQQSGD_COPY. Jakýkoli objekt, který se nachází ve sdíleném úložišti, není ovlivněn.	Nepovoleno.
<b>MQQSGD_Q_MMGR</b>	Definice objektu je umístěna v sadě stránek správce front, který provádí daný příkaz. Objekt byl definován pomocí příkazu, který měl parametr MQQSGD_Q_MMGR. Jakýkoli objekt, který se nachází ve sdíleném úložišti, nebo jakákoli lokální kopie takového objektu, není tímto příkazem ovlivněn. Tato hodnota je výchozí hodnotou.	Objekt je definován na sadě stránek správce front, který provádí daný příkaz. Tato hodnota je výchozí hodnotou.

### Replace (MQCFIN)

Nahradíte atributy (identifikátor parametru: MQIACF\_REPLACE).

Existuje-li definice seznamu názvů se stejným názvem jako *ToNameListName*, tato definice určuje, zda má být nahrazena. Hodnota může být následující:

#### MQRP\_ANO

Nahradit existující definici.

#### MQRP\_NO

Nenahrazujte existující definici.

## Změnit, kopírovat a vytvořit proces

Příkaz Změnit proces změní existující definice procesu. Příkazy Kopírovat a Vytvořit proces vytvářejí nové definice procesů-příkaz Kopírovat používá hodnoty atributů existující definice procesu.

HP Integrity NonStop Server	IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
✓	✓	✓	✓	✓

Příkaz Změna procesu (MQCMD\_CHANGE\_PROCESS) mění zadané atributy existující definice procesu produktu IBM MQ . U všech volitelných parametrů, které jsou vynechány, se hodnota nezmění.

Příkaz Kopírovat proces (MQCMD\_COPY\_PROCESS) vytvoří definici procesu IBM MQ pomocí atributů, které nejsou uvedeny v příkazu, hodnoty atributu existující definice procesu.

Příkaz Vytvořit proces (MQCMD\_CREATE\_PROCESS) vytvoří definici procesu IBM MQ . Všechny atributy, které nejsou explicitně definovány, jsou nastaveny na výchozí hodnoty v cílovém správci front.

### Požadované parametry (Změnit a vytvořit proces)

#### **ProcessName (MQCFST)**

Název definice procesu, která má být změněna nebo vytvořena (identifikátor parametru: MQCA\_PROCESS\_NAME).


Maximální délka řetězce je MQ\_PROCESS\_NAME\_LENGTH.

### Požadované parametry (Kopírovat proces)

#### **FromProcessName (MQCFST)**

Název definice procesu, ze které se má kopírovat (identifikátor parametru: MQCACF\_FROM\_PROCESS\_NAME).

Uvádí název existující definice procesu, která obsahuje hodnoty pro atributy, které nejsou uvedeny v tomto příkazu.

 V systému z/OS správce front hledá objekt s názvem, který jste zadali, a dispozice MQQSGD\_Q\_MGR nebo MQQSGD\_COPY, ze které má být kopírovaná kopie zkopírována. Tento parametr je ignorován, pokud je zadána hodnota MQQSGD\_COPY pro *QSGDisposition* . V tomto případě se objekt s názvem zadaným *ToProcessName* a dispozicí MQQSGD\_GROUP prohledává, aby se zkopíroval.

Maximální délka řetězce je MQ\_PROCESS\_NAME\_LENGTH.

#### **ToProcessName (MQCFST)**

Na název procesu (identifikátor parametru: MQCACF\_TO\_PROCESS\_NAME).

Název nové definice procesu. Existuje-li definice procesu s tímto názvem, musí být zadána hodnota *Replace* MQRP\_YES.

Maximální délka řetězce je MQ\_PROCESS\_NAME\_LENGTH.

### Volitelné parametry (Změnit, Kopírovat a Vytvořit proces)

#### **AppId (MQCFST)**

Identifikátor aplikace (identifikátor parametru: MQCA\_APPL\_ID).

*AppId* je název aplikace, která má být spuštěna. Aplikace musí být na platformě, pro kterou se příkaz provádí. Název může být obvykle úplný název spustitelného souboru spustitelného objektu. Způsobilost názvu souboru je zvláště důležitá v případě, že máte více instalací produktu IBM MQ , abyste zajistili spuštění správné verze aplikace.

Maximální délka řetězce je MQ\_PROCESS\_APPL\_ID\_LENGTH.



### **AppType (MQCFIN)**

Typ aplikace (identifikátor parametru: MQIA\_APPL\_TYPE).

Platné typy aplikací jsou:

#### **MQAT\_OS400**

IBM i .

#### **POČ MQAT\_WINDOWS\_NT**

Aplikace Windows nebo Windows 95, Windows 98.

#### **MQAT\_DOS**

Aplikace klienta DOS.

#### **MQAT\_WINDOWS**

Aplikace klienta Windows .

#### **MQAT\_UNIX .**

UNIX .

#### **MQAT\_AIX .**

Aplikace AIX (stejná hodnota jako MQAT\_UNIX).

#### **MQAT\_CICS .**

CICS .

#### **MQAT\_NSK**

HP Integrity NonStop Server .

#### **MQAT\_ZOS**


z/OS .

### **VÝCHOZÍ HODNOTA MQAT\_DEFAULT**

Výchozí typ aplikace.

*integer*: Systémem definovaný typ aplikace v rozsahu od 0 do 65 535 nebo uživatelsky definovaný typ aplikace v rozsahu 65 536 až 999 999 999 (nezaškrtnutý).

Zadávejte pouze ty typy aplikací (kromě typů definovaných uživatelem), které jsou na platformě, kde se příkaz provádí, podporované:

- Podporovány jsou volby IBM i: MQAT\_OS400, MQAT\_CICS a MQAT\_DEFAULT.
- V systému HP Integrity NonStop Server jsou podporovány funkce MQAT\_NSK, MQAT\_DOS, MQAT\_WINDOWS a MQAT\_DEFAULT.
- V systému Systémy SYSTÉM UNIX: MQAT\_UNIX, MQAT\_OS2, MQAT\_DOS, MQAT\_WINDOWS, MQAT\_CICS a MQAT\_DEFAULT jsou podporovány.
- V systému Windows: MQAT\_WINDOWS\_NT jsou podporovány MQAT\_OS2, MQAT\_DOS, MQAT\_WINDOWS, MQAT\_CICS a MQAT\_DEFAULT.
-  V systému z/OS: MQAT\_DOS jsou podporovány MQAT\_IMS MQAT\_MVS, MQAT\_UNIX, MQAT\_CICS a MQAT\_DEFAULT.

 **z/OS**

### **CommandScope (MQCFST)**

Rozsah příkazu (identifikátor parametru: MQCACF\_COMMAND\_SCOPE). Tento parametr se vztahuje pouze k produktu z/OS .

Uvádí, jak se příkaz provádí, když je správce front členem skupiny sdílení front. Můžete uvést jednu z následujících možností:

- Mezera (nebo vynechte parametr úplně). Příkaz bude proveden ve správci front, v němž byl zadán.
- Název správce front. Příkaz se provede ve vámi specifikujete správce front a bude aktivní v rámci skupiny sdílení front. V prostředí se sdílenou frontou můžete zadat jiný název správce front z jednoho, který používáte k zadání příkazu. Je třeba povolit příkazový server.

- Hvězdička (\*). Příkaz se provádí na lokálním správci front a je také předán každému aktivnímu správci front ve skupině sdílení front.

Maximální délka je MQ\_QSG\_NAME\_LENGTH.

### **EnvData (MQCFST)**

Data prostředí (identifikátor parametru: MQCA\_ENV\_DATA).

Znakový řetězec, který obsahuje informace o prostředí vztahující se k aplikaci, která má být spuštěna.

Maximální délka řetězce je MQ\_PROCESS\_ENV\_DATA\_LENGTH.

### **ProcessDesc (MQCFST)**

Popis definice procesu (identifikátor parametru: MQCA\_PROCESS\_DESC).

Komentář v prostém textu, který poskytuje popisné informace o definici procesu. Musí obsahovat pouze zobrazitelné znaky.

Maximální délka řetězce je MQ\_PROCESS\_DESC\_LENGTH.

Použit znaky z identifikátoru kódované znakové sady (CCSID) pro tohoto správce front. Ostatní znaky mohou být nesprávně přeloženy, pokud jsou informace odeslány jinému správci front.



### **QSGDisposition (MQCFIN)**

Dispozice objektu v rámci skupiny (identifikátor parametru: MQIA\_QSG\_DISP). Tento parametr se vztahuje pouze k produktu z/OS .

Určuje dispozice objektu, na který příkaz aplikujete (to znamená, kde je definován a jak se chová). Hodnota může být některá z následujících:

<b>QSGDisposition</b>	<b>Změnit</b>	<b>Kopírovat, vytvořit</b>
<b>MQQSGD_COPY</b>	Definice objektu je umístěna v sadě stránek správce front, který provádí daný příkaz. Objekt byl definován pomocí příkazu, který měl parametr MQQSGD_COPY. Jakýkoli objekt, který se nachází ve sdíleném úložišti, nebo jakýkoli objekt definovaný pomocí příkazu, který má parametry MQQSGD_Q_MGR, není tímto příkazem ovlivněn.	Objekt je definován na sadě stránek správce front, který provádí příkaz pomocí objektu MQQSGD_GROUP se stejným názvem jako objekt <i>ToProcessName</i> (pro kopii) nebo objekt <i>ProcessName</i> (pro operaci Create).
<b>MQQSGD_GROUP</b>	Definice objektu je uložena ve sdíleném úložišti. Objekt byl definován pomocí příkazu, který měl parametry QSGDISP (GROUP). Na stránkové sadě správce front, který provádí příkaz, se tímto příkazem změní pouze lokální kopie objektu. Je-li příkaz úspěšný, vygeneruje se následující příkaz.  <pre>DEFINE PROCESS(process-name) REPLACE QSGDISP(COPY)</pre> Příkaz je odeslán všem aktivním správcům front ve skupině sdílení front za účelem pokusu o aktualizaci lokálních kopií na sadě stránek nula. Změna objektu skupiny se projeví bez ohledu na to, zda se generovaný příkaz s QSGDISP (COPY) nezdaří.	Definice objektu je uložena ve sdíleném úložišti. GROUP je povolen pouze tehdy, je-li správce front ve skupině sdílení front. Je-li definice úspěšná, vygeneruje se následující příkaz.  <pre>DEFINE PROCESS(process-name) REPLACE QSGDISP(COPY)</pre> Příkaz je odeslán všem aktivním správcům front ve skupině sdílení front za účelem pokusu o provedení nebo aktualizaci lokálních kopií na sadě stránek nula. Kopírování nebo vytvoření pro objekt skupiny se projeví bez ohledu na to, zda se nezdaří generovaný příkaz s QSGDISP (COPY).

QSGDisposition	Změnit	Kopírovat, vytvořit
<b>MQQSGD_PRIVATE</b>	Objekt je umístěn v sadě stránek správce front, který provádí daný příkaz, a byl definován s MQQSGD_Q_MGR nebo MQQSGD_COPY. Jakýkoli objekt, který se nachází ve sdíleném úložišti, není ovlivněn.	Nepovoleno.
<b>MQQSGD_Q_MMGR</b>	Definice objektu je umístěna v sadě stránek správce front, který provádí daný příkaz. Objekt byl definován pomocí příkazu, který měl parametr MQQSGD_Q_MMGR. Jakýkoli objekt, který se nachází ve sdíleném úložišti, nebo jakákoli lokální kopie takového objektu, není tímto příkazem ovlivněn. Hodnota MQQSGD_Q_MMGR je výchozí hodnotou.	Objekt je definován na sadě stránek správce front, který provádí daný příkaz. Hodnota MQQSGD_Q_MMGR je výchozí hodnotou.

### Replace (MQCFIN)

Nahradíte atributy (identifikátor parametru: MQIACF\_REPLACE).

Pokud existuje definice procesu se stejným názvem jako *ToProcessName*, určete, zda ji chcete nahradit.

Hodnota může být některá z následujících:

#### MQRP\_ANO

Nahradit existující definici.

#### MQRP\_NO

Nenahrazujte existující definici.

### UserData (MQCFST)

Uživatelská data (identifikátor parametru: MQCA\_USER\_DATA).

Znakový řetězec, který obsahuje informace o uživateli týkající se aplikace (definované produktem *AppId*), která má být spuštěna.

Pro produkt Microsoft Windows nesmí znakový řetězec obsahovat uvozovky, pokud má být definice procesu předána produktu **runmqtrm**.

Maximální délka řetězce je MQ\_PROCESS\_USER\_DATA\_LENGTH.

## Změnit, kopírovat a vytvořit frontu

Příkaz Změnit frontu mění existující definice front. Příkazy Kopírovat a Vytvořit frontu vytvářejí nové definice front-příkaz Kopírovat používá hodnoty atributů existující definice fronty.

HP Integrity NonStop Server	IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
✓	✓	✓	✓	✓

Příkaz Změnit frontu MQCMD\_CHANGE\_Q mění zadané atributy existující fronty IBM MQ. U všech volitelných parametrů, které jsou vynechány, se hodnota nezmění.

Příkaz Kopírovat frontu MQCMD\_COPY\_Q vytvoří definici fronty stejného typu. Pro atributy, které nejsou uvedeny v příkazu, používá hodnoty atributů existující definice fronty.

Příkaz Vytvořit frontu MQCMD\_CREATE\_Q vytváří definici fronty s uvedenými atributy. Všechny atributy, které nejsou uvedeny, se nastaví na hodnoty výchozí pro typ fronty, kterou vytváříte.

## Požadované parametry (Změnit a vytvořit frontu)

### **QName (MQCFST)**

Název fronty (identifikátor parametru: MQCA\_Q\_NAME).


Název fronty, která se má změnit. Maximální délka řetězce je MQ\_Q\_NAME\_LENGTH.

## Požadované parametry (Kopie fronty)

### **FromQName (MQCFST)**

Z názvu fronty (identifikátor parametru: MQCACF\_FROM\_Q\_NAME).

Uvádí název existující definice fronty.

 V systému z/OS správce front hledá objekt s názvem, který jste zadali, a dispozice MQQSGD\_Q\_MGR, MQQSGD\_COPY nebo MQQSGD\_SHARED, ze které má být zkopírovaná kopie. Tento parametr je ignorován, pokud je hodnota MQQSGD\_COPY zadána pro *QSGD disposition*. V tomto případě je objekt s názvem zadaným *ToQName* a dispozicí MQQSGD\_GROUP prohledán, aby se zkopíroval.

Maximální délka řetězce je MQ\_Q\_NAME\_LENGTH.

### **ToQName (MQCFST)**

Do názvu fronty (identifikátor parametru: MQCACF\_TO\_Q\_NAME).

Uvádí název nové definice fronty.

Maximální délka řetězce je MQ\_Q\_NAME\_LENGTH.

Názvy front musí být jedinečné; pokud definice fronty existuje s názvem a typem nové fronty, *Replace* musí být zadáno jako MQRP\_YES. Pokud definice fronty existuje se stejným názvem jako a s jiným typem z nové fronty, příkaz selže.

## Požadované parametry (všechny příkazy)

### **QType (MQCFIN)**

Typ fronty (identifikátor parametru: MQIA\_Q\_TYPE).

Uvedená hodnota musí odpovídat typu měněné fronty.

Hodnota může být některá z následujících:

#### **MQQT\_ALIAS**

Definice alias fronty.

#### **MQQT\_LOCAL**

Lokální fronta.

#### **MQQT\_REMOTE**

Lokální definice vzdálené fronty.

#### **MQQT\_MODEL**

Definice modelové fronty.

## Volitelné parametry (funkce Změna, kopírování a vytvoření fronty)

### **BackoutQueueName (MQCFST) -viz MQSC BOQNAME**

Nadměrný název fronty vrácených zpráv (identifikátor parametru: MQCA\_BACKOUT\_REQ\_Q\_NAME).

Uvádí název fronty, do které se zpráva přenáší, pokud je vrácena vícekrát, než je hodnota *BackoutThreshold*. Fronta nemusí být lokální frontou.

Fronta vrácení nemusí v tuto chvíli existovat, ale musí existovat, pokud je překročena hodnota *BackoutThreshold*.

Maximální délka řetězce je MQ\_Q\_NAME\_LENGTH.

### **BackoutThreshold (MQCFIN)**

Práh vrácení (identifikátor parametru: MQIA\_BACKOUT\_THRESHOLD).

Počet případů, kdy může být zpráva vrácena před tím, než je přenesena do fronty odvolání zadané produktem *BackoutRequeueName*.

Je-li hodnota později redukována, zprávy, které jsou již ve frontě, byly zálohovány alespoň tolikrát, kolikrát nová hodnota zůstává ve frontě. Tyto zprávy jsou přeneseny, pokud jsou znovu vráceny.

Zadejte hodnotu v rozsahu 0-999 999 999.

### **BaseObjectName (MQCFST)**

Název objektu, na který je určen alias (identifikátor parametru: MQCA\_BASE\_OBJECT\_NAME).

Tento parametr je název fronty nebo tématu, které je definováno pro lokálního správce front.

Maximální délka řetězce je MQ\_OBJECT\_NAME\_LENGTH.

### **BaseQName (MQCFST)**

Název fronty, na kterou je alias interpretováno (identifikátor parametru: MQCA\_BASE\_Q\_NAME).

Tento parametr je název lokální nebo vzdálené fronty, která je definována pro lokálního správce front.

Maximální délka řetězce je MQ\_Q\_NAME\_LENGTH.

### **z/OS CFStructure (MQCFST)**

Název struktury prostředku Coupling Facility (identifikátor parametru: MQCA\_CF\_STRUC\_NAME). Tento parametr se vztahuje pouze k produktu z/OS .

Určuje název struktury prostředku Coupling Facility, do které chcete uložit zprávy při použití sdílených front. Název:

- Nesmí obsahovat více než 12 znaků.
- Musí začínat velkým písmenem (A-Z)
- Může obsahovat pouze znaky A-Z a 0-9.

Maximální délka řetězce je MQ\_CF\_STRUC\_NAME\_LENGTH.

Název skupiny sdílení front, ke kterému je správce front připojen, má předponu s názvem, kterou jste zadali. Název skupiny sdílení front je vždy čtyři znaky, je-li to nutné, doplněný znaky @. Pokud například použijete skupinu sdílení front s názvem NY03 a zadáte název PRODUCT7, výsledný název struktury prostředku Coupling Facility je NY03PRODUCT7. Poznamenejte si administrativní strukturu pro skupinu sdílení front (v tomto případě NY03CSQ\_ADMIN) nelze použít pro ukládání zpráv.

Pro lokální a modelové fronty platí následující pravidla. Pravidla se používají, pokud použijete příkaz Vytvořit frontu s hodnotou MQRP\_YES v parametru *Replace* . Pravidla se také použijí, používáte-li příkaz Změnit frontu.

- V lokální frontě s hodnotou MQQSGD\_SHARED v parametru *QSGDisposition* se *CFStructure* nemůže změnit.

Potřebujete-li změnit hodnotu *CFStructure* nebo *QSGDisposition* , musíte frontu odstranit a znovu definovat. Chcete-li zachovat některou ze zpráv ve frontě, je třeba před odstraněním fronty odlehčovat zprávy. Znovu načtete zprávy po předdefinování fronty, nebo přesuňte zprávy do jiné fronty.

- Ve modelových frontách s hodnotou MQQDT\_SHARED\_DYNAMIC v parametru *DefinitionType* nemůže být *CFStructure* prázdný.
- V lokální frontě s hodnotou jinou než MQQSGD\_SHARED v parametru *QSGDisposition* , hodnota *CFStructure* nezáleží. Hodnota *CFStructure* také nezáleží na modelové frontě s hodnotou jinou než MQQDT\_SHARED\_DYNAMIC v parametru *DefinitionType* .

Pro lokální a modelové fronty při použití příkazu Vytvořit frontu s hodnotou MQRP\_NO v parametru *Replace* se jedná o strukturu prostředku Coupling Facility:

- V lokální frontě s hodnotou MQQSGD\_SHARED v parametru *QSGDisposition* nebo modelovou frontou s hodnotou MQQDT\_SHARED\_DYNAMIC v argumentu *DefinitionType* nemůže být *CFStructure* prázdný.
- V lokální frontě s hodnotou jinou než MQQSGD\_SHARED v parametru *QSGDisposition*, hodnota *CFStructure* nezáleží. Hodnota *CFStructure* také nezáleží na modelové frontě s hodnotou jinou než MQQDT\_SHARED\_DYNAMIC v parametru *DefinitionType*.

**Poznámka:** Než budete moci frontu používat, musí být struktura definována v datové sadě zásad Správa prostředků prostředku Coupling Facility (CFRM).

### **ClusterChannelName (MQCFST)**

Tento parametr je podporován pouze v přenosových frontách.

*ClusterChannelName* je generický název odesílacích kanálů klastru, které používají tuto frontu jako přenosovou frontu. Atribut uvádí, které odesílací kanály klastru budou z této přenosové fronty klastru posílat zprávy do přijímacího kanálu klastru. (Identifikátor parametru: MQCA\_CLUS\_CHL\_NAME.)

Atribut přenosové fronty *ClusterChannelName* můžete také nastavit na odesílací kanál klastru ručně. Zprávy, které jsou určeny pro správce front připojeného prostřednictvím odesílacího kanálu klastru, jsou uloženy do přenosové fronty, která identifikuje odesílací kanál klastru. Tyto zprávy se nebudou ukládat do výchozí přenosové fronty klastru. Pokud nastavíte atribut *ClusterChannelName* na prázdné znaky, přepne se kanál na výchozí přenosovou frontu klastru, jakmile se kanál restartuje. Výchozí fronta je buď SYSTEM.CLUSTER.TRANSMIT.*ChannelName*, nebo SYSTEM.CLUSTER.TRANSMIT.QUEUE, v závislosti na hodnotě atributu správce front *DefClusterXmitQueueType*.

Zadáte-li hvězdičku "\*" do volby **ClusterChannelName**, můžete přidružit přenosovou frontu k sadě odesílacích kanálů klastru. Hvězdička může být na začátku, na konci nebo kdekoli ve středu řetězce názvu klastru. **ClusterChannelName** je v délce omezen na 20 znaků: MQ\_CHANNEL\_NAME\_LENGTH.

Výchozí konfigurace správce front pro všechny odesílací kanály klastru je odesílat zprávy z jedné přenosové fronty SYSTEM.CLUSTER.TRANSMIT.QUEUE. Výchozí konfiguraci lze změnit úpravou atributu správce front **DefClusterXmitQueueType**. Výchozí hodnota tohoto atributu je SCTQ. Tuto hodnotu můžete změnit na CHANNEL. Nastavíte-li atribut **DefClusterXmitQueueType** na hodnotu CHANNEL, bude každý odesílací kanál klastru standardně používat specifickou přenosovou frontu klastru, SYSTEM.CLUSTER.TRANSMIT.*ChannelName*.

### **ClusterName (MQCFST)**

Název klastru (identifikátor parametru: MQCA\_CLUSTER\_NAME).

Název klastru, do kterého fronta patří.

Změny tohoto parametru nemají vliv na instance fronty, která je otevřená.

Pouze jedna z výsledných hodnot *ClusterName* a *ClusterNameList* může být neprázdná; nemůžete zadat hodnotu pro obojí.

Maximální délka řetězce je MQ\_CLUSTER\_NAME\_LENGTH.

### **ClusterNameList (MQCFST)**

Seznam názvů klastru (identifikátor parametru: MQCA\_CLUSTER\_NAMELIST).

Název seznamu názvů, který určuje seznam klastrů, do kterých fronta patří.

Změny tohoto parametru nemají vliv na instance fronty, která je otevřená.

Pouze jedna z výsledných hodnot *ClusterName* a *ClusterNameList* může být neprázdná; nemůžete zadat hodnotu pro obojí.

### **CLWLQueuePriority (MQCFIN)**

Priorita fronty pracovní zátěže klastru (identifikátor parametru: MQIA\_CLWL\_Q\_PRIORITY).

Určuje prioritu fronty v rámci správy pracovní zátěže klastru. Viz téma Konfigurace klastru správců front. Hodnota musí být v rozsahu 0 až 9, kde 0 je nejnižší priorita a 9 je nejvyšší.

### **CLWLQueueRank (MQCFIN)**

Úroveň fronty pracovní zátěže klastru (identifikátor parametru: MQIA\_CLWL\_Q\_RANK).

Uvádí očíslování pořadí fronty v rámci správy pracovní zátěže klastru. Hodnota musí být v rozsahu 0 až 9, kde 0 je nejnižší priorita a 9 je nejvyšší.

### **CLWLUseQ (MQCFIN)**

Pracovní zátěž klastru používá vzdálenou frontu (identifikátor parametru: MQIA\_CLWL\_USEQ).

Uvádí, zda se vzdálené a lokální fronty mají použít v distribuci pracovní zátěže klastru. Hodnota může být některá z následujících:

#### **MQCLWL\_USEQ\_AS\_Q\_MGR**

Použijte hodnotu parametru *CLWLUseQ* v definici správce front.

#### **MQCLWL\_USEQ\_ANY**

Použít vzdálené a lokální fronty.

#### **MQCLWL\_USEQ\_LOCAL**

Nepoužívejte vzdálené fronty.

### **z/OS CommandScope (MQCFST)**

Rozsah příkazu (identifikátor parametru: MQCACF\_COMMAND\_SCOPE). Tento parametr se vztahuje pouze k produktu z/OS .

Určuje, jak se příkaz spustí, když je správce front členem skupiny sdílení front. Můžete určit jednu z následujících hodnot:

- Prázdné, nebo vynechte parametr úplně. Příkaz bude spuštěn ve správci front, v němž byl zadán.
- Název správce front. Příkaz je spuštěn ve správci front, který jste zadali, a je tak aktivní v rámci skupiny sdílení front. Uvedete-li jiné jméno správce front než správce front, do kterého jste zadali správce front, musíte používat prostředí skupiny sdílení front. Je třeba povolit příkazový server.
- Hvězdička (\*). Příkaz se provádí na lokálním správci front a je také předán každému aktivnímu správci front ve skupině sdílení front.

Maximální délka je MQ\_QSG\_NAME\_LENGTH.

### **Custom (MQCFST)**

Vlastní atribut pro nové funkce (identifikátor parametru: MQCA\_CUSTOM).

**V8.0.0.4** Tento atribut obsahuje hodnoty atributů, jako dvojice názvu atributu a hodnoty, oddělených alespoň jedním mezerou. Dvojice názvu atributu a hodnoty mají tvar NAME (VALUE). Jednoduché uvozovky musí být uvozeny jiným jednoduchou uvozovkou.

### **CAPEXPY ( celé\_číslo )**

Maximální doba, vyjádřená v desetinách sekundy, do doby, než je zpráva vložena pomocí popisovače objektu, otevíraný tímto objektem na cestě rozlišení, zůstává v systému, dokud nebude způsobila pro zpracování ukončení platnosti.

Další informace o zpracování vypršení platnosti zprávy naleznete v tématu [Vynucení nižších časů vypršení platnosti](#).

Hodnota může být jedna z následujících:

#### **integer**

Hodnota musí být v rozsahu od 1 do 999 999 999.

#### **NOLIMIT**

Neexistuje žádné omezení doby vypršení platnosti zpráv vložených pomocí tohoto objektu. Toto je výchozí hodnota.

Uvedení hodnoty CAPEXPY, které není platné, nezpůsobí selhání příkazu. Místo toho se použije výchozí hodnota.

### **DefaultPutResponse (MQCFIN)**

Výchozí definice typu vložení odezvy (identifikátor parametru: MQIA\_DEF\_PUT\_RESPONSE\_TYPE).

Tento parametr určuje typ odezvy, který má být použit pro operace vložení do fronty v případě, že aplikace specifikuje MQPMO\_RESPONSE\_AS\_Q\_DEF. Hodnota může být některá z následujících:

**MQPRT\_SYNC\_RESPONSE**

Operace vložení je vydávána synchronně a vrací se odezva.

**MQPRT\_ASYNC\_RESPONSE**

Operace vložení je vydána asynchronně a vrací podmnožinu polí MQMD.

**DefBind (MQCFIN)**

Definice vazby (identifikátor parametru: MQIA\_DEF\_BIND).

Tento parametr určuje vazbu, která má být použita při zadání parametru MQ00\_BIND\_AS\_Q\_DEF v rámci volání MQOPEN . Hodnota může být některá z následujících:

**MQBND\_BIND\_ON\_OPEN**

Vazba je opravena voláním MQOPEN .

**MQBND\_BIND\_NOT\_FIXED**

Vazba není opravena.

**MQBND\_BIND\_ON\_GROUP**

Umožňuje aplikaci požadovat, aby skupina zpráv byla alokována do stejné cílové instance.

Změny tohoto parametru nemají vliv na instance fronty, která je otevřená.

**DefinitionType (MQCFIN)**

Typ definice fronty (identifikátor parametru: MQIA\_DEFINITION\_TYPE).

Hodnota může být některá z následujících:

**MQQDT\_PERMANENT\_DYNAMIC**

Dynamicky definovaná trvalá fronta.

**MQQDT\_SHARED\_DYNAMIC**

Dynamicky definovaná sdílená fronta. Tato volba je k dispozici pouze v systému z/OS .

**MQQDT\_TEMPORARY\_DYNAMIC**

Dynamicky definovaná dočasná fronta.

**DefInputOpenOption (MQCFIN)**

Výchozí vstupní otevřená volba (identifikátor parametru: MQIA\_DEF\_INPUT\_OPEN\_OPTION).

Uvádí výchozí volbu sdílení pro aplikace otevírající tuto frontu pro vstup.

Hodnota může být některá z následujících:

**MQ00\_INPUT\_EXCLUSIVE**

Chcete-li získat zprávy s výlučným přístupem, otevřete frontu.

**MQ00\_INPUT\_SHARED**

Chcete-li získat zprávy se sdíleným přístupem, otevřete frontu.

**DefPersistence (MQCFIN)**

Výchozí perzistence (identifikátor parametru: MQIA\_DEF\_PERSISTENCE).

Uvádí předvolbu pro trvalost zpráv ve frontě. Trvalost zprávy určuje, zda budou zprávy uchovány po restartu správce front.

Hodnota může být některá z následujících:

**MQPER\_PERSISTENT**

Zpráva je trvalá.

**MQPER\_NOT\_PERSISTENT**

Zpráva není trvalá.

**DefPriority (MQCFIN)**

Výchozí priorita (identifikátor parametru: MQIA\_DEF\_PRIORITY).

Uvádí výchozí prioritu zpráv vložených do fronty. Hodnota musí být v rozsahu nula až k maximální hodnotě priority, která je podporována (9).



### **DefReadAhead (MQCFIN)**

Výchozí dopředné čtení (identifikátor parametru: MQIA\_DEF\_READ\_AHEAD).

Určuje výchozí chování dopředného čtení pro netrvalé zprávy doručené klientovi.

Hodnota může být některá z následujících:

#### **MQREADA\_NO**

Netrvalé zprávy nejsou dopředné čtení, pokud je aplikace klienta nakonfigurována na požadavky dopředného čtení.

#### **MQREADA\_YES**

Netrvalé zprávy jsou odeslány před klientem před tím, než je aplikace požaduje. Netrvalé zprávy mohou být ztraceny, pokud klient skončí abnormálně, nebo pokud klient nespotřebuje všechny zprávy, které odeslal.

#### **MQREADA\_DISABLED**

Čtení před netrvalými zprávami není pro tuto frontu povoleno. Zprávy se do klienta neodesílají bez ohledu na to, zda aplikace klienta požaduje dopředné čtení.

### **DistLists (MQCFIN)**

Podpora distribučního seznamu (identifikátor parametru: MQIA\_DIST\_LISTS).

Určuje, zda lze do fronty umístit zprávy distribučních seznamů.

**Poznámka:** Tento atribut je nastaven odesílajícím agentem kanálu zpráv (MCA). Odesílající program MCA odebere zprávy z fronty pokaždé, když naváže spojení s přijímajícím agentem MCA v partnerském správci front. Atribut není obvykle nastaven administrátory, přestože je možné jej nastavit, pokud je potřeba.

Tento parametr je podporován v následujících prostředích: AIX, HP-UX, IBM i, Solaris, Windows, a Linux.

Hodnota může být některá z následujících:

#### **MQDL\_SUPPORTED**

Podporované seznamy distribucí.

#### **MQDL\_NOT\_SUPPORTED**

Distribuční seznamy nejsou podporovány.

### **Force (MQCFIN)**

Vynucení změn (identifikátor parametru: MQIACF\_FORCE).

Uvádí, zda musí být příkaz donucen k dokončení, když podmínky jsou takové, že dokončení příkazu by ovlivnilo otevřenou frontu. Podmínky závisí na typu fronty, která se mění:

#### **QALIAS**

*BaseQName* je zadán spolu s názvem fronty a aplikace má otevřenou alias frontu.

#### **QLOCAL**

Jedna z následujících podmínek označuje, že by byla ovlivněna lokální fronta:

- *Shareability* je zadán jako MQQA\_NOT\_SHAREABLE a více než jedna aplikace má otevřenou lokální frontu pro vstup.
- Hodnota *Usage* se změní a jedna nebo více aplikací má otevřenou lokální frontu nebo se ve frontě nachází jedna nebo více zpráv. (Hodnota *Usage* se nesmí za normálních okolností měnit, když jsou ve frontě zprávy. Formát zpráv se změní, když jsou vloženy do přenosové fronty.)

#### **QREMOTE**

Jedna z následujících podmínek označuje, že by byla ovlivněna vzdálená fronta:

- Je-li *XmitQName* zadán s názvem přenosové fronty nebo je prázdný a má aplikace otevřenou vzdálenou frontu, která by mohla být touto změnou ovlivněna.
- Je-li zadán některý z následujících parametrů s názvem fronty nebo správce front a jedna nebo více aplikací má otevřenou frontu, která byla vyřešena prostřednictvím této definice jako alias správce front. Parametry jsou:

1. *RemoteQName*
2. *RemoteQMGrName*
3. *XmitQName*

#### **QMODEL**

Tento parametr není platný pro modelové fronty.

**Poznámka:** Hodnota MQFC\_YES není povinná, pokud se tato definice používá pouze jako definice fronty pro odpovědi.

Hodnota může být některá z následujících:

#### **MQFC\_YES**

Vynutíte změnu.

#### **MQFC\_NO**

Nevynutíte změnu.

#### **HardenGetBackout (MQCFIN)**

Skličte počet vrácení, nebo ne (identifikátor parametru: MQIA\_HARDEN\_GET\_BACKOUT).

Uvádí, zda je počet případů, kdy byla zpráva zálohována, tvrzená. Je-li počet upřesněn, hodnota pole **BackoutCount** deskriptoru zpráv je zapsána do protokolu před tím, než je zpráva vrácena operací MQGET. Zápis hodnoty do protokolu zajišťuje, že hodnota je přesná přes restarty správce front.

**Poznámka:** IBM MQ for IBM i vždy pevně vyčítá počet, bez ohledu na nastavení tohoto atributu.

Je-li počet odvolání trvale upřesněn, bude mít vliv na výkon operací MQGET pro trvalé zprávy v této frontě.

Hodnota může být některá z následujících:

#### **MQQA\_BACKOUT\_HARDENED**

Počet vrácení zprávy pro zprávy v této frontě je tvrzený, aby se zajistilo, že je počet přesný.

#### **MQQA\_BACKOUT\_NOT\_HARDENED**

Počet vrácení zprávy pro zprávy v této frontě není upřesněn a nemusí být správný po restartování správce front.

#### **IndexType (MQCFIN)**

Typ indexu (identifikátor parametru: MQIA\_INDEX\_TYPE). Tento parametr se vztahuje pouze k produktu z/OS .

Určuje typ indexu udržovaného správcem front k urychlení operací produktu MQGET ve frontě. Pro sdílené fronty typ indexu určuje, jaký typ volání příkazu MQGET lze použít. Hodnota může být některá z následujících:

#### **MQIT\_NONE**

Žádný index.

#### **MQIT\_MSG\_ID**

Fronta je indexována pomocí identifikátorů zpráv.

#### **MQIT\_CORREL\_ID**

Fronta je indexována pomocí identifikátorů korelace.

#### **MQIT\_MSG\_TOKEN**

**Důležité:** Tento typ indexu by měl být použit pouze pro fronty použité s produktem IBM MQ Workflow pro produkt z/OS .

Fronta je indexována pomocí tokenů zpráv.

#### **MQIT\_GROUP\_ID**

Fronta je indexována pomocí identifikátorů skupin.

Zprávy lze načítat pomocí kritéria výběru pouze tehdy, je-li udržován příslušný typ indexu, jak ukazuje následující tabulka:

Výběrové kritérium načtení	IndexType povinné	
	Sdílená fronta	Jiná fronta
Žádná (sekvenční načtení)	Libovolný	Libovolný
Identifikátor zprávy	MQIT_MSG_ID or MQIT_NONE	Libovolný
Identifikátor korelace	MQIT_CORREL_ID	Libovolný
Identifikátory zpráv a korelace	MQIT_MSG_ID nebo MQIT_CORREL_ID	Libovolný
Identifikátor skupiny	MQIT_GROUP_ID	Libovolný
Seskupení	MQIT_GROUP_ID	MQIT_GROUP_ID
Token zpráv	není povoleno	MQIT_MSG_TOKEN

### **InhibitGet (MQCFIN)**

Operace získání jsou povoleny nebo blokovány (identifikátor parametru: MQIA\_INHIBIT\_GET).

Hodnota může být následující:

#### **MQQA\_GET\_ALLOWED**

Operace získání jsou povoleny.

#### **MQQA\_GET\_INHIBITED**

Operace získání jsou blokovány.

### **InhibitPut (MQCFIN)**

Operace vložení jsou povoleny nebo blokovány (identifikátor parametru: MQIA\_INHIBIT\_PUT).

Uvádí, zda zprávy lze vkládat do fronty.

Hodnota může být některá z následujících:

#### **MQQA\_PUT\_ALLOWED**

Operace vložení jsou povoleny.

#### **MQQA\_PUT\_INHIBITED**

Operace vložení jsou blokovány.

### **InitiationQName (MQCFST)**

Název inicializační fronty (identifikátor parametru: MQCA\_INITIATION\_Q\_NAME).

Lokální fronta pro zprávy spouštěče vztahující se k této frontě. Inicializační fronta musí být ve stejném správcí front.

Maximální délka řetězce je MQ\_Q\_NAME\_LENGTH.

### **MaxMsgLength (MQCFIN)**

Maximální délka zprávy (identifikátor parametru: MQIA\_MAX\_MSG\_LENGTH).

Maximální délka zpráv ve frontě. Aplikace mohou používat hodnotu tohoto atributu ke zjištění velikosti vyrovnávací paměti, kterou potřebují pro načtení zpráv z fronty. Změníte-li tuto hodnotu, může dojít k nesprávnému fungování aplikace.

Nenastavujte hodnotu, která je větší než hodnota atributu *MaxMsgLength* správce front.

Spodní limit pro tento parametr je 0. Horní limit závisí na prostředí:

- V systémech AIX, HP Integrity NonStop Server, HP-UX, IBM i, Solaris, Linux, Windowsa z/OS je maximální délka zprávy 100 MB (104,857,600 bajtů).
- Na druhém serveru Systémy SYSTÉM UNIX je maximální délka zprávy 4 MB (4,194,304 bajtů).

### **MaxQDepth (MQCFIN)**

Maximální hloubka fronty (identifikátor parametru: MQIA\_MAX\_Q\_DEPTH).

Maximální počet zpráv povolených ve frontě.

**Poznámka:** Další faktory mohou způsobit, že se s frontou bude zacházet jako s plnou. Například, zdá se, že je plný, pokud není k dispozici žádná paměť pro zprávu.

Uveďte hodnotu větší nebo rovnou 0 a menší než nebo rovnu:

- 999 999 999, je-li fronta na AIX, HP-UX, IBM i, Solaris, Linux, Windowsnebo z/OS
- 640000, pokud se fronta nachází na jakékoli jiné platformě IBM MQ .

### **MsgDeliverySequence (MQCFIN)**

Zprávy jsou doručovány v pořadí priority nebo v pořadí (identifikátor parametru: MQIA\_MSG\_DELIVERY\_SEQUENCE).

Hodnota může být některá z následujících:

#### **MQMDS\_PRIORITY**

Zprávy jsou vráceny v pořadí priority.

#### **MQMDS\_FIFO**

Zprávy jsou vráceny ve FIFO pořadí (první dovnitř, první ven).

### **NonPersistentMessageClass (MQCFIN)**

Úroveň spolehlivosti, která má být přiřazena k netrvalým zprávám, které jsou vloženy do fronty (identifikátor parametru: MQIA\_NPM\_CLASS).

Hodnota může být následující:

#### **MQNPM\_CLASS\_NORMAL**

Netrvalé zprávy přetrvávají po celou dobu trvání relace správce front. Vyřazují se v případě restartování správce front. Tato hodnota je výchozí hodnotou.

#### **MQNPM\_CLASS\_HIGH**

Správce front se pokusí zachovat netrvalé zprávy po dobu životnosti fronty. Netrvalé zprávy mohou být stále ztraceny v případě selhání.

Tento parametr je platný pouze u lokálních a modelových front. Není platný v systému z/OS.

### **ProcessName (MQCFST)**

Název definice procesu pro frontu (identifikátor parametru: MQCA\_PROCESS\_NAME).

Uvádí lokální název procesu IBM MQ , který identifikuje aplikaci, která se má spustit, když dojde k události spouštěče.

- Je-li fronta přenosová fronta, obsahuje definice procesu název kanálu, který má být spuštěn. Tento parametr je volitelný pro přenosové fronty v systémech AIX, HP-UX, Linux, IBM i, Solaris, Windowsa z/OS. Pokud ji neuvédete, převezme se název kanálu z hodnoty zadané pro argument *TriggerData* .
- V jiných prostředích musí být název procesu neprázdný, aby se mohla vyskytnout událost spouštěče, i když je možné ji nastavit po vytvoření fronty.

Maximální délka řetězce je MQ\_PROCESS\_NAME\_LENGTH.

### **PropertyControl (MQCFIN)**

Atribut řízení vlastnosti (identifikátor parametru: MQIA\_PROPERTY\_CONTROL).

Určuje způsob zpracování vlastností zpráv v případě, že jsou zprávy načítány z front pomocí volání MQGET s volbou MQGMO\_PROPERTIES\_AS\_Q\_DEF . Hodnota může být některá z následujících:

#### **MQPROP\_COMPATIBILITY**

Pokud zpráva obsahuje vlastnost s předponou **mcd.**, **jms.**, **usr.** nebo **mqext.**, jsou všechny vlastnosti zprávy doručovány do aplikace v záhlaví MQRFH2 . Jinak budou všechny vlastnosti zprávy, kromě vlastností obsažených v deskriptoru (či rozšíření) zprávy, zahozeny a nebudou nadále přístupné aplikaci.

Tato hodnota je výchozí hodnotou. Umožňuje aplikacím, které očekávají JMS-související vlastnosti, aby byly v záhlaví MQRFH2 v datech zprávy pokračovat v práci beze změn.

### **MQPROP\_NONE**

Všechny vlastnosti zprávy jsou před odesláním do vzdáleného správce front odebrány ze zprávy. Vlastnosti v deskriptoru zprávy nebo rozšíření nejsou odebrány.

### **MQPROP\_ALL**

Všechny vlastnosti zprávy jsou zahrnuty ve zprávě, když jsou odeslány vzdálenému správci front. Vlastnosti, kromě vlastností v deskriptoru zprávy (nebo rozšíření), jsou umístěny v jednom nebo více záhlavích MQRFH2 v datech zprávy.

### **MQPROP\_FORCE\_MQRFH2**

Vlastnosti jsou vždy vráceny v datech zprávy v záhlaví MQRFH2 bez ohledu na to, zda aplikace určuje popisovač zprávy.

Platný popisovač zprávy dodaný v poli MsgHandle struktury MQGMO na volání MQGET je ignorován. Vlastnosti zprávy nejsou přístupné pomocí popisovače zprávy.

### **MQPROP\_V6COMPAT**

Každé záhlaví aplikace MQRFH2 se přijme tak, jak bylo odesláno. Všechny vlastnosti nastavené pomocí MQSETMP musí být načteny pomocí MQINQMP. Nepřidávají se do MQRFH2 vytvořeného aplikací. Vlastnosti, které byly nastaveny v záhlaví MQRFH2 prostřednictvím odesílající aplikace, nelze načíst pomocí produktu MQINQMP.

Tento parametr lze použít pro fronty typu Lokální, Alias a Model.

### ***QDepthHighEvent* (MQCFIN)**

Rídí, zda jsou generovány vysoké události hloubky fronty (identifikátor parametru: MQIA\_Q\_DEPTH\_HIGH\_EVENT).

Událost Příliš dlouhá fronta označuje, že aplikace vložila zprávu do fronty. Tato událost způsobila, že se počet zpráv ve frontě stal větším nebo roven horní prahové hodnotě hloubky fronty. Viz parametr *QDepthHighLimit*.

**Poznámka:** Hodnota tohoto atributu se může implicitně změnit; viz [“Definice formátů Programovatelných příkazů”](#) na stránce 1323.

Hodnota může být následující:

#### **MQEVR\_DISABLED**

Vytváření sestav událostí je zakázáno.

#### **MQEVR\_ENABLED**

Vytváření sestav událostí je povoleno.

### ***QDepthHighLimit* (MQCFIN)**

Horní mez hloubky fronty (identifikátor parametru: MQIA\_Q\_DEPTH\_HIGH\_LIMIT).

Prahová hodnota, proti níž je porovnávána hloubka fronty pro generování události Příliš dlouhá fronta.

Tato událost označuje, že aplikace umístila zprávu do fronty. Tato událost způsobila, že se počet zpráv ve frontě stal větším nebo roven horní prahové hodnotě hloubky fronty. Viz parametr *QDepthHighEvent*.

Hodnota je vyjádřena jako procentní část maximální hloubky fronty, *MaxQDepth*. Musí být větší než nebo rovno 0 a menší než nebo rovno 100.

### ***QDepthLowEvent* (MQCFIN)**

Rídí, zda jsou generovány události nízké hloubky fronty (identifikátor parametru: MQIA\_Q\_DEPTH\_LOW\_EVENT).

Událost Příliš dlouhá fronta označuje, že aplikace načetla zprávu z fronty. Tato událost způsobila, že se počet zpráv ve frontě stal méně než dolní prahovou hodnotou hloubky fronty nebo se mu rovnal. Viz parametr *QDepthLowLimit*.

**Poznámka:** Hodnota tohoto atributu se může implicitně změnit. Viz [“Definice formátů Programovatelných příkazů”](#) na stránce 1323.

Hodnota může být následující:

**MQEVR\_DISABLED**

Vytváření sestav událostí je zakázáno.

**MQEVR\_ENABLED**

Vytváření sestav událostí je povoleno.

**QDepthLowLimit (MQCFIN)**

Dolní mez hloubky fronty (identifikátor parametru: MQIA\_Q\_DEPTH\_LOW\_LIMIT).

Prahová hodnota, se kterou se porovnává hloubka fronty, aby se vygenerovala událost Nízká hloubka fronty.

Tato událost označuje, že aplikace načetla zprávu z fronty. Tato událost způsobila, že se počet zpráv ve frontě stal méně než dolní prahovou hodnotou hloubky fronty nebo se mu rovnal. Viz parametr *QDepthLowEvent*.

Uveďte hodnotu jako procentní část z maximální hloubky fronty (atribut *MaxQDepth*), v rozsahu od 0 do 100.

**QDepthMaxEvent (MQCFIN)**

Řídí, zda jsou generovány úplné události fronty (identifikátor parametru: MQIA\_Q\_DEPTH\_MAX\_EVENT).

Událost Celá fronta indikuje, že volání MQPUT do fronty bylo zamítnuto, protože fronta je plná. To znamená, že hloubka fronty dosáhla své maximální hodnoty.

**Poznámka:** Hodnota tohoto atributu se může implicitně změnit; viz [“Definice formátů Programovatelných příkazů”](#) na stránce 1323.

Hodnota může být následující:

**MQEVR\_DISABLED**

Vytváření sestav událostí je zakázáno.

**MQEVR\_ENABLED**

Vytváření sestav událostí je povoleno.

**QDesc (MQCFST)**

Popis fronty (identifikátor parametru: MQCA\_Q\_DESC).

Text, který stručně popisuje objekt.

Maximální délka řetězce je MQ\_Q\_DESC\_LENGTH.

Použijte znaky ze znakové sady identifikované identifikátorem kódované znakové sady (CCSID) pro správce front zpráv, ve kterém se příkaz provádí. Tato volba zajišťuje, že je text přeložen správně, pokud je odeslán jinému správci front.

**QServiceInterval (MQCFIN)**

Cíl pro interval služby fronty (identifikátor parametru: MQIA\_Q\_SERVICE\_INTERVAL).

Interval služby použitý pro porovnání ke generování událostí vysokého a servisního intervalu fronty OK intervalu služby fronty. Viz parametr *QServiceIntervalEvent*.

Zadejte hodnotu v rozsahu 0 až 999 999 999 milisekund.

**QServiceIntervalEvent (MQCFIN)**

Řídí, zda jsou generovány události servisního intervalu vysoké úrovně nebo intervalu služby OK (identifikátor parametru: MQIA\_Q\_SERVICE\_INTERVAL\_EVENT).

Vysoká událost Interval služby fronty se generuje, když kontrola označuje, že nebyly načteny žádné zprávy z fronty nebo do ní vloženy alespoň po dobu uvedenou atributem *QServiceInterval*.

Událost Interval služby fronty OK se generuje, když kontrola označuje, že zpráva byla načtena z fronty během doby uvedené atributem *QServiceInterval*.

**Poznámka:** Hodnota tohoto atributu se může implicitně změnit; viz [“Definice formátů Programovatelných příkazů”](#) na stránce 1323.

Hodnota může být některá z následujících:

#### **MQQSIE\_HIGH**

Události vysoké intervalu služby fronty povoleny.

- Události vysoké intervalu služby fronty jsou povoleny a
- Události OK intervalu služby fronty jsou deaktivovány.

#### **MQQSIE\_OK**

Události OK intervalu služby fronty povoleny.

- Události vysoké intervalu služby fronty jsou vypnuty a
- Události servisního intervalu fronty OK jsou povoleny.

#### **MQQSIE\_NONE**

Nejsou povoleny žádné události intervalu služby fronty.

- Události vysoké intervalu služby fronty jsou vypnuty a
- Události servisního intervalu fronty OK jsou také zakázány.

**z/OS**

#### **QSGDisposition (MQCFIN)**

Dispozice objektu v rámci skupiny (identifikátor parametru: MQIA\_QSG\_DISP). Tento parametr se vztahuje pouze k produktu z/OS.

Určuje dispozice objektu, na který příkaz aplikujete (to znamená, kde je definován a jak se chová). Hodnota může být některá z následujících:

<b>QSGDisposition</b>	<b>Změnit</b>	<b>Kopírovat, vytvořit</b>
MQQSGD_COPY	Definice objektu je umístěna v sadě stránek správce front, který provádí daný příkaz. Objekt byl definován pomocí příkazu, který měl parametr MQQSGD_COPY. Tento příkaz nemá vliv na žádný objekt umístěný ve sdíleném úložišti nebo kterýkoli objekt definovaný pomocí příkazu, který má parametry MQQSGD_Q_MGR.	Objekt je definován na sadě stránek správce front, který provádí příkaz s použitím objektu MQQSGD_GROUP se stejným názvem jako objekt <i>ToQName</i> (pro kopii) nebo objekt <i>QName</i> (pro vytvoření). V případě lokálních front jsou zprávy ukládány do sad stránek jednotlivých správců front a jsou k dispozici pouze prostřednictvím tohoto správce front.
MQQSGD_GROUP	Definice objektu je uložena ve sdíleném úložišti. Objekt byl definován pomocí příkazu, který měl parametr MQQSGD_GROUP. Jakýkoli objekt umístěný na sadě stránek správce front, který provádí příkaz (s výjimkou lokální kopie objektu), není tímto příkazem ovlivněn.  Je-li příkaz úspěšný, vygeneruje se následující příkaz MQSC a odešle se všem aktivním správcům front ve skupině sdílení front za účelem pokusu o aktualizaci lokálních kopií na sadě stránek nula:  <pre>DEFINE QUEUE(q-name) REPLACE QSGDISP(COPY)</pre> Změna objektu skupiny se projeví bez ohledu na to, zda se generovaný příkaz s QSGDISP(COPY) nezdaří.	Definice objektu je uložena ve sdíleném úložišti. Tato hodnota je povolena pouze v prostředí se sdíleným správcem front.  Je-li definice úspěšná, vygeneruje se následující příkaz MQSC a odešle se všem aktivním správcům front, aby se pokusili vytvořit nebo aktualizovat lokální kopie na stránce nula:  <pre>DEFINE QUEUE(q-name) REPLACE QSGDISP(COPY)</pre> Funkce Kopírovat nebo Vytvořit pro objekt skupiny se projeví bez ohledu na to, zda generovaný příkaz s QSGDISP(COPY) selže.

QSGDisposition	Změnit	Kopírovat, vytvořit
MQQSGD_PRIVATE	Objekt je umístěn v sadě stránek správce front, který provádí příkaz, a byl definován s MQQSGD_Q_MGR nebo MQQSGD_COPY. Jakýkoli objekt, který se nachází ve sdíleném úložišti, není ovlivněn.	Nepovoleno.
MQQSGD_Q_MGR	Definice objektu je umístěna v sadě stránek správce front, který provádí daný příkaz. Objekt byl definován pomocí příkazu, který měl parametr MQQSGD_Q_MGR. Jakýkoli objekt, který se nachází ve sdíleném úložišti, nebo jakákoli lokální kopie takového objektu, není tímto příkazem ovlivněn. Tato hodnota je výchozí hodnotou.	Objekt je definován na sadě stránek správce front, který provádí daný příkaz. Tato hodnota je výchozí hodnotou. V případě lokálních front jsou zprávy ukládány do sad stránek jednotlivých správců front a jsou k dispozici pouze prostřednictvím tohoto správce front.
MQQSGD_SHARED	Tato hodnota platí pouze pro lokální fronty. Definice objektu je uložena ve sdíleném úložišti. Objekt byl definován příkazem pomocí parametru MQQSGD_SHARED. Jakýkoli objekt umístěný na sadě stránek správce front, který provádí příkaz, nebo kterýkoli objekt definovaný příkazem pomocí parametru MQQSGD_GROUP, není tímto příkazem ovlivněn.	Tato volba platí pouze pro lokální fronty. Objekt je definován ve sdíleném úložišti. Zprávy jsou uloženy ve spojovacím zařízení a jsou k dispozici libovolnému správci front ve skupině sdílení front. MQQSGD_SHARED můžete zadat pouze v následujících případech: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>CFStructure</i> je neprázdné</li> <li>• <i>IndexType</i> není MQIT_MSG_TOKEN</li> <li>• Fronta není jedna z následujících: <ul style="list-style-type: none"> <li>– SYSTEM.CHANNEL.INITQ</li> <li>– SYSTEM.COMMAND.INPUT</li> </ul> </li> </ul>

### **QueueAccounting (MQCFIN)**

Řídí shromažďování účtovacích dat (identifikátor parametru: MQIA\_ACCOUNTING\_Q).

Hodnota může být následující:

#### **MQMON\_Q\_MGR**

Kolekce dat evidence pro frontu se provádí na základě nastavení parametru *QueueAccounting* na správci front.

#### **MQMON\_OFF**

Shromažďování účetních dat je pro frontu zakázáno.

#### **MQMON\_ON**

Není-li hodnota parametru *QueueAccounting* správce front MQMON\_NONE, je pro frontu povoleno shromažďování účetních dat.

### **QueueMonitoring (MQCFIN)**

Kolekce dat monitorování online (identifikátor parametru: MQIA\_MONITORING\_Q).

Uvádí, zda se mají shromažďovat data monitorování online, a pokud ano, rychlost, jakou se data shromažďují. Hodnota může být některá z následujících:

#### **MQMON\_OFF**

Shromažďování online monitorovacích dat je pro tuto frontu vypnuto.

#### **MQMON\_Q\_MGR**

Hodnota parametru *QueueMonitoring* správce front je zděděna z fronty.



**MQMON\_LOW**

Pokud hodnota parametru *QueueMonitoring* správce front není MQMON\_NONE, je zapnuto monitorování online monitorování dat. Rychlost shromažďování dat je nízká pro tuto frontu.

**MQMON\_MEDIUM**

Pokud hodnota parametru *QueueMonitoring* správce front není MQMON\_NONE, je zapnuto monitorování online monitorování dat. Poměr shromažďování dat pro tuto frontu je mírný.

**MQMON\_HIGH**

Pokud hodnota parametru *QueueMonitoring* správce front není MQMON\_NONE, je zapnuto monitorování online monitorování dat. Rychlost shromažďování dat je pro tuto frontu vysoká.

**QueueStatistics (MQCFIN)**

Shromažďování statistických dat (identifikátor parametru: MQIA\_STATISTICS\_Q).

Určuje, zda je povoleno shromažďování statistických dat. Hodnota může být některá z následujících:

**MQMON\_Q\_MGR**

Hodnota parametru *QueueStatistics* správce front je zděděna z fronty.

**MQMON\_OFF**

Shromažďování statistických dat je zakázáno

**MQMON\_ON**

Není-li hodnota parametru *QueueStatistics* správce front MQMON\_NONE, je shromažďování statistických dat povoleno.

Tento parametr je platný pouze v systémech IBM i, Systémy SYSTÉM UNIXa Windows.

**RemoteQMGrName (MQCFST)**

Název vzdáleného správce front (identifikátor parametru: MQCA\_REMOTE\_Q\_MGR\_NAME).

Pokud aplikace otevře lokální definici vzdálené fronty, produkt *RemoteQMGrName* nesmí být prázdný ani název správce front, ke kterému je aplikace připojena. Je-li parametr *XmitQName* prázdný, musí existovat lokální fronta s názvem *RemoteQMGrName*. Tato fronta se používá jako přenosová fronta.

Je-li tato definice použita pro alias správce front, *RemoteQMGrName* je název správce front. Název správce front může být název připojeného správce front. Je-li parametr *XmitQName* prázdný, musí být při otevření fronty lokální fronta s názvem *RemoteQMGrName*. Tato fronta se používá jako přenosová fronta.

Je-li tato definice použita pro alias fronty pro odpověď, *RemoteQMGrName* je název správce front, který má být správcem front pro odpovědi.

Maximální délka řetězce je MQ\_Q\_MGR\_NAME\_LENGTH.

**RemoteQName (MQCFST)**

Název vzdálené fronty, jak je známo lokálně na vzdáleném správcí front (identifikátor parametru: MQCA\_REMOTE\_Q\_NAME).

Je-li tato definice použita pro lokální definici vzdálené fronty, *RemoteQName* nesmí být prázdná, když dojde k otevření.

Je-li tato definice použita pro definici aliasu správce front, musí být hodnota *RemoteQName* prázdná, když dojde k otevření.

Je-li tato definice použita pro alias fronty pro odpověď, je tento název názvem fronty, která má být frontou pro odpovědi.

Maximální délka řetězce je MQ\_Q\_NAME\_LENGTH.

**Replace (MQCFIN)**

Nahradte atributy (identifikátor parametru: MQIACF\_REPLACE). Tento parametr není platný v příkazu Změnit frontu.

Pokud objekt existuje, efekt je jako zadání příkazu Změnit frontu. Je to jako příkaz Změnit frontu bez volby MQFC\_YES u parametru *Force*, a se všemi ostatními zadanými atributy. Všimněte si, že všechny zprávy, které jsou na existující frontě, jsou zachovány.

Příkaz Změnit frontu bez parametru MQFC\_YES na parametru *Force* a příkaz Create Queue s parametrem MQRP\_YES na parametru *Replace* se liší. Rozdíl je v tom, že příkaz Změna fronty nemění nespecifikované atributy. Vytvoření fronty s MQRP\_YES nastavuje všechny atributy. Pokud použijete MQRP\_YES, nespecifikované atributy jsou převzaty z výchozí definice a atributy nahrazovaného objektu, pokud takový existuje, jsou ignorovány.)

Příkaz selže, pokud jsou splněny obě následující podmínky:

- Příkaz nastavuje atributy, které by vyžadovaly použití parametru MQFC\_YES u parametru *Force*, pokud jste používali příkaz Změna fronty.
- Objekt je otevřený

Příkaz Změnit frontu s MQFC\_YES na parametru *Force* uspěje v této situaci.

Pokud je parametr MQSCO\_CELL zadán v parametru *Scope* v systému Systémy SYSTÉM UNIXa v adresáři buňky již existuje fronta se stejným názvem, příkaz selže. Příkaz selže, i když je zadán MQRP\_YES.

Hodnota může být některá z následujících:

**MQRP\_YES**

Nahradit existující definici.

**MQRP\_NO**

Nenahrazujte existující definici.

**RetentionInterval (MQCFIN)**

Interval uchování (identifikátor parametru: MQIA\_RETENTION\_INTERVAL).

Počet hodin, za které může být fronta potřebná, založená na datu a času, kdy byla fronta vytvořena.

Tato informace je k dispozici pro úklidovou aplikaci nebo operátora - lze ji vyulít pro zjištění situace, kdy ul' fronta není zapotřebí. Správce front neodstraňuje fronty ani zabraňuje odstranění front, pokud jejich interval uchování nevypršel. Je na zodpovědnosti uživatele, aby přijal jakoukoliv požadovanou akci.

Zadejte hodnotu v rozsahu 0-999 999 999.

**Scope (MQCFIN)**

Rozsah definice fronty (identifikátor parametru: MQIA\_SCOPE).

Určuje, zda obor definice fronty přesahuje rámec správce front, který je vlastníkem fronty. Je tomu tak, pokud je název fronty obsažen v adresáři buňky, takže je tento název známý všem správcům front v rámci buňky.

Pokud se tento atribut změní z MQSCO\_CELL na MQSCO\_Q\_MGR, položka pro frontu se odstraní z adresáře buněk.

Model a dynamické fronty nelze změnit tak, aby měl rozsah buňky.

Pokud se změní z MQSCO\_Q\_MGR na MQSCO\_CELL, vytvoří se položka pro frontu v adresáři buňky. Pokud již v adresáři buňky existuje fronta se stejným názvem, příkaz selže. Příkaz také selže, pokud není nakonfigurována žádná služba názvů podporující adresář buňky.

Hodnota může být následující:

**MQSCO\_Q\_MGR**

Obor správce front.

**MQSCO\_CELL**

Obor buňky.

Tato hodnota není v produktu IBM ipodporována.

Tento parametr není k dispozici v systému z/OS.

**Shareability (MQCFIN)**

Fronta může být sdílená, nebo ne (identifikátor parametru: MQIA\_SHAREABILITY).

Uvádí, zda více instancí aplikací může otevřít tuto frontu pro vstup.

Hodnota může být některá z následujících:

**MQQA\_SHAREABLE**

Fronta je možné sdílet.

**MQQA\_NOT\_SHAREABLE**

Fronta není možné sdílet.

**z/OS StorageClass (MQCFST)**

Paměťová třída (identifikátor parametru: MQCA\_STORAGE\_CLASS). Tento parametr se vztahuje pouze k produktu z/OS.

Uvádí název paměťové třídy.

Maximální délka řetězce je MQ\_STORAGE\_CLASS\_LENGTH.

**TargetType (MQCFIN)**

Cílový typ (identifikátor parametru: MQIA\_BASE\_TYPE).

Uvádí typ objektu, ke kterému se alias řeaí.

Hodnota může být některá z následujících:

**MQOT\_Q**

Objekt je fronta.

**MQOT\_TOPIC**

Objekt je téma.

**TriggerControl (MQCFIN)**

Řízení spouštěče (identifikátor parametru: MQIA\_TRIGGER\_CONTROL).

Uvádí, zda se zprávy spouštěče zapisují do inicializační fronty.

Hodnota může být následující:

**MQTC\_OFF**

Spouštěcí zprávy nejsou povinné.

**MQTC\_ON**

Vyžadované zprávy spouštěče.

**TriggerData (MQCFST)**

Data spouštěče (identifikátor parametru: MQCA\_TRIGGER\_DATA).

Určuje uživatelská data, která správce front obsahuje ve zprávě spouštěče. Tato data jsou zpřístupněna pro monitorovací aplikaci, která zpracovává inicializační frontu a aplikaci, která je spuštěna monitorem.

Maximální délka řetězce je MQ\_TRIGGER\_DATA\_LENGTH.

**TriggerDepth (MQCFIN)**

Hloubka spouštěče (identifikátor parametru: MQIA\_TRIGGER\_DEPTH).

Uvádí (když *TriggerType* je MQTT\_DEPTH) počet zpráv, které iniciují zprávu spouštěče do inicializační fronty. Hodnota musí být v rozsahu od 1 do 999 999 999.

**TriggerMsgPriority (MQCFIN)**

Prahová hodnota priority zpráv pro spouštěče (identifikátor parametru: MQIA\_TRIGGER\_MSG\_PRIORITY).

Uvádí minimální prioritu, kterou musí zpráva mít, než může způsobit, nebo být považována za událost triggeru. Hodnota musí být v rozsahu hodnot priority, které jsou podporovány (0 až 9).

**TriggerType (MQCFIN)**

Typ spouštěče (identifikátor parametru: MQIA\_TRIGGER\_TYPE).

Uvádí stav, který iniciuje událost spouštěče. Když je stav pravdivý, zpráva spouštěče se odešle do inicializační fronty.

Hodnota může být některá z následujících:

**MQTT\_NONE**

Žádné zprávy spouštěče.

**MQTT\_EVERY**

Zpráva spouštěče pro každou zprávu.

**MQTT\_FIRST**

Spustit zprávu v případě, že hloubka fronty přejde od 0 do 1.

**MQTT\_DEPTH**

Spustit zprávu, když je překročena prahová hodnota hloubky.

**Usage (MQCFIN)**

Použití (identifikátor parametru: MQIA\_USAGE).

Uvádí, zda je fronta určena pro běžné použití nebo pro přenos zpráv do vzdáleného správce front zpráv.

Hodnota může být některá z následujících:

**MQUS\_NORMAL**

Normální využití.

**MQUS\_TRANSMISSION**

Přenosová fronta.

**XmitQName (MQCFST)**

Název přenosové fronty (identifikátor parametru: MQCA\_XMIT\_Q\_NAME).

Uvádí lokální název přenosové fronty, která má být použita pro zprávy určené buď pro vzdálenou frontu, nebo pro alias fronty správce front.

Je-li parametr *XmitQName* prázdný, je jako přenosová fronta použita fronta se stejným názvem jako *RemoteQMgrName*.

Tento atribut je ignorován, je-li definice používána jako alias správce front, a *RemoteQMgrName* je název připojeného správce front.

Také se ignoruje tehdy, jestliže se definice používá jako definice alias odpovídací fronty.

Maximální délka řetězce je MQ\_Q\_NAME\_LENGTH.

## Kódy chyb (Změna, kopírování a vytvoření fronty)

Tento příkaz může vracet následující chyby v záhlaví formátu odezvy, kromě hodnot zobrazených v produktu [“Kódy chyb použitelné pro všechny příkazy”](#) na stránce 1329.

**Reason (MQLONG)**

Hodnota může být některá z následujících:

**MQRCCF\_CELL\_DIR\_NOT\_AVAILABLE**

Adresář buňky je nedostupný.

**MQRCCF\_CLUSTER\_NAME\_CONFLICT**

Konflikt názvu klastru.

**MQRCCF\_CLUSTER\_Q\_USAGE\_ERROR**

Konflikt použití klastru.

**MQRCCF\_DYNAMIC\_Q\_SCOPE\_ERROR**

Chyba oboru dynamické fronty.

**MQRCCF\_FORCE\_VALUE\_ERROR**

Hodnota vynucení není platná.

**MQRCCF\_Q\_ALREADY\_IN\_CELL**

Fronta existuje v buňce.

**MQRCCF\_Q\_TYPE\_ERROR**

Typ fronty není platný.

## Změnit správce front

Příkaz Změna správce front (MQCMD\_CHANGE\_Q\_MGR) změní zadané atributy správce front.

HP Integrity NonStop Server	IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
✓	✓	✓	✓	✓

U všech volitelných parametrů, které jsou vynechány, se hodnota nezmění.

**Požadované parametry:**

Není

## Volitelné parametry (Change Queue Manager)

**AccountingConnOverride (MQCFIN)**Určuje, zda aplikace mohou potlačit nastavení parametrů správce front *QueueAccounting* a *MQIAccounting* (identifikátor parametru: MQIA\_ACCOUNTING\_CONN\_OVERRIDE).

Hodnota může být některá z následujících:

**MQMON\_DISABLED**Aplikace nemohou přepsat nastavení parametrů *QueueAccounting* a *MQIAccounting*.

Tato hodnota je počáteční výchozí hodnotou pro správce front.

**MQMON\_ENABLED**Aplikace mohou přepsat nastavení parametrů *QueueAccounting* a *MQIAccounting* pomocí pole voleb ve struktuře MQCNO volání rozhraní API produktu MQCONN.

Tento parametr je platný pouze v systémech IBM i, SYSTÉM UNIX, Linux a Okna.

**AccountingInterval (MQCFIN)**

Časový interval (v sekundách), kdy jsou zapsány intermediate účtovací záznamy (identifikátor parametru: MQIA\_ACCOUNTING\_INTERVAL).

Zadejte hodnotu v rozsahu 1-604000.

Tento parametr je platný pouze v systémech IBM i, SYSTÉM UNIX, Linux a Okna.

**ActivityRecording (MQCFIN)**

Uvádí, zda lze generovat zprávy o aktivitě (identifikátor parametru: MQIA\_ACTIVITY\_RECORDING).

Hodnota může být následující:

**MQRECORDING\_DISABLED**

Sestavy aktivit nelze generovat.

**MQRECORDING\_MSG**

Sestavy aktivit mohou být generovány a odeslány do fronty odpovědí určené původcem ve zprávě, která sestavu způsobuje.

**MQRECORDING\_Q**

Sestavy aktivit mohou být generovány a odeslány do SYSTEM.ADMIN.ACTIVITY.QUEUE.

**z/OS AdoptNewMCACheck (MQCFIN)**

Kontrolují se prvky, které určují, zda má být při zjištění nového příchozího kanálu přijat agent MCA (restartovaný). Musí být adoptováno (restartováno), pokud má stejný název jako momentálně aktivní MCA (identifikátor parametru: MQIA\_ADOPTNEWMCA\_CHECK).

Hodnota může být následující:

**MQADOPT\_CHECK\_Q\_MGR\_NAME**

Zkontrolujte název správce front.

**MQADOPT\_CHECK\_NET\_ADDR**

Zkontrolujte síťovou adresu.

**MQADOPT\_CHECK\_ALL**

Zkontrolujte název správce front a síťovou adresu. Proved'te tuto kontrolu, abyste zabránili nechtěnému ukončení vašich kanálů. Tato hodnota je počáteční výchozí hodnotou správce front.

**MQADOPT\_CHECK\_NONE**

Nekontrolovat žádné prvky.

Tento parametr se vztahuje pouze k produktu z/OS .

**z/OS** **AdoptNewMCAType (MQCFIN)**

Přijetí osiřelých instancí kanálu (identifikátor parametru: MQIA\_ADOPTNEWMCA\_TYPE).

Určete, zda má být osiřelá instance MCA adoptovány při zjištění nového přichozícího požadavku kanálu odpovídající parametrům *AdoptNewMCACheck* .

Hodnota může být následující:

**MQADOPT\_TYPE\_NO**

Nepřebírejte osamocené instance kanálu.

**MQADOPT\_TYPE\_ALL**

Převzetí všech typů kanálů. Tato hodnota je počáteční výchozí hodnotou správce front.

Tento parametr se vztahuje pouze k produktu z/OS .

**AuthorityEvent (MQCFIN)**

Řídí, zda jsou generovány události autorizace (neautorizované) (identifikátor parametru: MQIA\_AUTHORITY\_EVENT).

Hodnota může být následující:

**MQEVR\_DISABLED**

Vytváření sestav událostí je zakázáno.

**MQEVR\_ENABLED**

Vytváření sestav událostí je povoleno. Tato hodnota není povolena na z/OS.

**BridgeEvent (MQCFIN)**

Řídí, zda jsou generovány události mostu IMS (identifikátor parametru: MQIA\_BRIDGE\_EVENT). Tento parametr se vztahuje pouze k produktu z/OS .

Hodnota může být následující:

**MQEVR\_DISABLED**

Vytváření sestav událostí je zakázáno. Tato hodnota je výchozí hodnotou.

**MQEVR\_ENABLED**

Vytváření sestav událostí je povoleno. Tato hodnota není v produktu z/OS podporována.

**CertificateLabel (MQCFST)**

Určuje jmenovku certifikátu pro tohoto správce front, který má být použit. Popisek identifikuje, který osobní certifikát v úložišti klíčů byl vybrán (identifikátor parametru: MQCA\_CERT\_LABEL).

Výchozí a migrované hodnoty správce front jsou:

- **z/OS** V systému z/OS: *ibmWebSphereMQXXXX* , kde XXXX je název správce front.

Další informace naleznete v tématu [Systémy z/OS](#) .

- ZapnutoIBM i:

– Pokud jste uvedli SSLKEYR (\*SYSTEM), hodnota je prázdná.

Všimněte si, že je zakázáno používat neprázdný CERTLABL správce front s SSLKEYR (\*SYSTEM). Pokus o provedení této operace vede k chybě MQRCCF\_Q\_MGR\_ATTR\_CONFLICT.

- Jinak řečeno, *ibmwebspheremqxxxx* , kde *xxxx* je název správce front složený z malých písmen.
- V systémech SYSTÉM UNIX a Linux a Windows je *ibmwebspheremqxxxx* , kde *xxxx* je název správce front složený z malých písmen.

### **CertificateValPolicy (MQCFIN)**

Určuje, která zásada ověření certifikátu SSL/TLS se používá k ověření platnosti digitálních certifikátů přijatých ze vzdálených partnerských systémů (identifikátor parametru: MQIA\_CERT\_VAL\_POLICY).

Tento atribut lze použít k řízení toho, jak striktně se platnost řetězu certifikátů shoduje s oborovými standardy zabezpečení. Další informace naleznete v tématu [Zásady ověření certifikátu v produktu IBM MQ](#).

Hodnota může být některá z následujících:

#### **MQ\_CERT\_VAL\_POLICY\_ANY**

Použít všechny zásady ověření platnosti certifikátů podporované knihovnou zabezpečených soketů a přijmout řetěz certifikátů, pokud některý ze zásad považuje řetěz certifikátů za platný. Toto nastavení lze použít pro maximální zpětnou kompatibilitu se staršími digitálními certifikáty, které nesplňují moderní certifikační standardy.

#### **MQ\_CERT\_VAL\_POLICY\_RFC5280**

Použít pouze zásadu ověření platnosti certifikátu vyhovujícího RFC 5280. Toto nastavení poskytuje přísnější validaci než nastavení ANY, ale odmítá některé starší digitální certifikáty.

Tento parametr je platný pouze v systému SYSTÉM UNIX, Linuxu a Okna a lze jej použít pouze ve správci front s úrovní příkazů produktu 711 nebo vyšší.

Změny na **CertificateValPolicy** se projeví buď:

- Když je spuštěn nový proces kanálu.
- Kanály, které se spouštějí jako podprocesy inicializátoru kanálu, je-li inicializátor kanálu restartován.
- V případě kanálů, které jsou spuštěny jako podprocesy modulu listener, je při restartování modulu listener restartován.
- V případě kanálů, které jsou spouštěny jako podprocesy procesu fondu procesů, je při spuštění nebo restartování procesu fondu procesů spuštěn a nejprve spuštěn kanál SSL. Pokud proces sdružování procesu již spustil kanál SSL a chcete, aby se změna stala efektivní okamžitě, spusťte příkaz MQSC **REFRESH SECURITY TYPE(SSL)**. Proces sdružování procesů je amqzmpa na systémech SYSTÉM UNIX, Linuxu a Okna .
- Je-li zadán příkaz **REFRESH SECURITY TYPE(SSL)** .

### **z/OS CFConLos (MQCFIN)**

Určuje akci, která má být provedena, když správce front ztratí připojení ke struktuře administrace, nebo jakoukoli strukturu CF s volbou CFConLos nastavenou na ASQMGR (identifikátor parametru: MQIA\_QMGR\_CFCONLOS).

Hodnota může být následující:

#### **MQCFCONLOS\_TERMINATE**

Správce front je při ztrátě připojení ke strukturám prostředku CF ukončen.

#### **MQCFCONLOS\_TOLERATE**

Správce front toleruje ztrátu konektivity ke strukturám prostředku CF bez ukončení.

Tento parametr se vztahuje pouze k produktu z/OS .

Produkt MQCFCONLOS\_TOLERATE můžete vybrat pouze v případě, že jsou všichni správci front ve skupině sdílení front na úrovni příkazů 710 nebo vyšší a mají nastaven parametr OPMODE na hodnotu NEWFUNC.

### **ChannelAutoDef (MQCFIN)**

Řídí, zda lze kanály příjemce a připojení serveru automaticky definovat (identifikátor parametru: MQIA\_CHANNEL\_AUTO\_DEF).

Automatická definice pro kanály odesílatele klastru je vždy povolena.

Tento parametr je podporován v následujících prostředích: IBM i, SYSTÉM UNIX, Linuxa Okna .

Hodnota může být následující:

**MQCHAD\_DISABLED**

Automatická definice kanálu je zakázána.

**MQCHAD\_ENABLED**

Automatická definice kanálu je povolena.

**ChannelAutoDefEvent (MQCFIN)**

Řídí, zda jsou generovány události automatické definice kanálu (identifikátor parametru: MQIA\_CHANNEL\_AUTO\_DEF\_EVENT), je-li přijímač, připojení k serveru nebo odesílací kanál klastru automaticky definován.

Tento parametr je podporován v následujících prostředích: IBM i, SYSTÉM UNIX, Linuxa Okna .

Hodnota může být následující:

**MQEVR\_DISABLED**

Vytváření sestav událostí je zakázáno.

**MQEVR\_ENABLED**

Vytváření sestav událostí je povoleno.

**ChannelAutoDefExit (MQCFIN)**

Název uživatelské procedury automatické definice kanálu (identifikátor parametru: MQCA\_CHANNEL\_AUTO\_DEF\_EXIT).

Tato uživatelská procedura je vyvolána při přijetí příchozího požadavku pro nedefinovaný kanál, pokud:

1. Kanál je odesilatelem klastru, nebo
2. Automatická definice kanálu je povolena (viz *ChannelAutoDef*).

Tato uživatelská procedura je také vyvolána při spuštění přijímacího kanálu klastru.

Formát názvu je stejný jako u parametru *SecurityExit* , který je popsán v části [“Změnit, kopírovat a vytvořit kanál”](#) na stránce 1352.

Maximální délka názvu uživatelské procedury závisí na prostředí, ve kterém je uživatelská procedura spuštěna. MQ\_EXIT\_NAME\_LENGTH udává maximální délku pro prostředí, ve kterém je aplikace spuštěna. MQ\_MAX\_EXIT\_NAME\_LENGTH poskytuje maximum pro všechna podporovaná prostředí.

Tento parametr je podporován v následujících prostředích: IBM i, z/OS, SYSTÉM UNIX, Linuxa Okna. V systému z/OSse používá pouze pro kanály odesílatele klastru a příjemce klastru.

**ChannelAuthenticationRecords (MQCFIN)**

Řídí, zda jsou použity záznamy ověření kanálu. Záznamy ověření kanálu mohou být stále nastaveny a zobrazeny bez ohledu na hodnotu tohoto atributu. (identifikátor parametru: MQIA\_CHLAUTH\_RECORDS).

Hodnota může být následující:

**MQCHLA\_DISABLED**

Záznamy ověření kanálu se nekontrolují.

**MQCHLA\_ENABLED**

Jsou zkontrolovány záznamy ověření kanálu.

**ChannelEvent (MQCFIN)**

Řídí, zda jsou generovány události kanálu (identifikátor parametru: MQIA\_CHANNEL\_EVENT).

Hodnota může být následující:

**MQEVR\_DISABLED**

Vytváření sestav událostí je zakázáno.

**MQEVR\_ENABLED**

Vytváření sestav událostí je povoleno.



## **MQEVR\_EXCEPTION**

Vytváření sestav událostí kanálu výjimek je povoleno.

## **ChannelInitiatorControl (MQCFIN)**

Určuje, zda má být inicializátor kanálu spuštěn při spuštění správce front (identifikátor parametru: MQIA\_CHINIT\_CONTROL).

Hodnota může být následující:

### **MQSVC\_CONTROL\_MANUAL**

Inicializátor kanálu není třeba spustit automaticky.

### **MQSVC\_CONTROL\_Q\_MGR**

Inicializátor kanálu má být spuštěn automaticky při spuštění správce front.

Tento parametr je platný pouze v systémech IBM i, SYSTÉM UNIX, Linuxa Okna .

## **ChannelMonitoring (MQCFIN)**

Výchozí nastavení pro monitorování online kanálů (identifikátor parametru: MQIA\_MONITORING\_CHANNEL).

Hodnota může být následující:

### **MQMON\_NONE**

Shromažďování online monitorování dat je vypnuto pro kanály bez ohledu na nastavení jejich parametru *ChannelMonitoring* .

### **MQMON\_OFF**

Shromažďování online monitorování dat je vypnuto pro kanály, které uvádí hodnotu MQMON\_Q\_MGR v jejich parametru *ChannelMonitoring* . Tato hodnota je počáteční výchozí hodnotou správce front.

### **MQMON\_LOW**

Shromažďování online monitorovacích dat je zapnuto, s nízkým poměrem shromažďování dat, pro kanály specifikující hodnotu MQMON\_Q\_MGR v jejich parametru *ChannelMonitoring* .

### **MQMON\_MEDIUM**

Shromažďování online monitorovacích dat je zapnuto, se středním poměrem shromažďování dat, pro kanály specifikující hodnotu MQMON\_Q\_MGR v jejich parametru *ChannelMonitoring* .

### **MQMON\_HIGH**

Shromažďování online monitorovacích dat je zapnuto, s vysokým poměrem shromažďování dat, pro kanály specifikující hodnotu MQMON\_Q\_MGR v jejich parametru *ChannelMonitoring* .

## **ChannelStatistics (MQCFIN)**

Řídí, zda mají být shromažďována statistická data pro kanály (identifikátor parametru: MQIA\_STATISTICS\_CHANNEL).

Hodnota může být následující:

### **MQMON\_NONE**

Shromažďování statistických dat je vypnuto pro kanály bez ohledu na nastavení jejich parametru *ChannelStatistics* . Tato hodnota je počáteční výchozí hodnotou správce front.

### **MQMON\_OFF**

Shromažďování statistických dat je vypnuto pro kanály, které určují hodnotu parametru MQMON\_Q\_MGR v jejich parametru *ChannelStatistics* .

### **MQMON\_LOW**

Shromažďování statistických dat je zapnuto, s nízkým poměrem shromažďování dat, pro kanály specifikující hodnotu MQMON\_Q\_MGR v jejich parametru *ChannelStatistics* .

### **MQMON\_MEDIUM**

Shromažďování statistických dat je zapnuto, se středním poměrem shromažďování dat, pro kanály, které uvádějí hodnotu MQMON\_Q\_MGR v jejich parametru *ChannelStatistics* .

### **MQMON\_HIGH**

Shromažďování statistických dat je zapnuto, s vysokým poměrem shromažďování dat, pro kanály specifikující hodnotu MQMON\_Q\_MGR v jejich parametru *ChannelStatistics* .

V systému z/OS tento parametr jednoduše zapne shromažďování statistických dat, bez ohledu na vybranou hodnotu. Zadáním LOW, MEDIUM nebo HIGH nezpůsobíte ve výsledcích žádný změnu.

#### **z/OS ChinitAdapters (MQCFIN)**

Počet podúloh adaptéru (identifikátor parametru: MQIA\_CHINIT\_ADAPTERS).

Počet podúloh adaptéru, které mají být použity pro zpracování volání produktu IBM MQ . Tento parametr se vztahuje pouze k produktu z/OS .

Uveďte hodnotu v rozsahu 1-9999. Počáteční výchozí hodnota správce front je 8.

#### **z/OS ChinitDispatchers (MQCFIN)**

Počet dispečerů (identifikátor parametru: MQIA\_CHINIT\_DISPATCHERS).

Počet dispečerů, který má být použit pro inicializátor kanálu. Tento parametr se vztahuje pouze k produktu z/OS .

Uveďte hodnotu v rozsahu 1-9999. Počáteční výchozí hodnota správce front je 5.

#### **z/OS ChinitServiceParm (MQCFIN)**

Vyhrazeno pro použití argumentem IBM (identifikátor parametru: MQCA\_CHINIT\_SERVICE\_PARM).

Tento parametr se vztahuje pouze k produktu z/OS .

#### **z/OS ChinitTraceAutoStart (MQCFIN)**

Určuje, zda má být trasování inicializátoru kanálu zahájeno automaticky (identifikátor parametru: MQIA\_CHINIT\_TRACE\_AUTO\_START).

Hodnota může být následující:

##### **MQTRAXSTR\_YES**

Trasování inicializátoru kanálu má být spuštěno automaticky.

##### **MQTRAXSTR\_NO**

Trasování inicializátoru kanálu se nespustí automaticky. Tato hodnota je počáteční výchozí hodnotou správce front.

Tento parametr se vztahuje pouze k produktu z/OS .

#### **z/OS ChinitTraceTableSize (MQCFIN)**

Velikost (v megabajtech) datového prostoru pro trasování inicializátoru kanálu (identifikátor parametru: MQIA\_CHINIT\_TRACE\_TABLE\_SIZE).

Uveďte hodnotu v rozsahu 2-2048. Počáteční výchozí hodnota správce front je 2.

Tento parametr se vztahuje pouze k produktu z/OS .

#### **ClusterSenderMonitoringDefault (MQCFIN)**

Výchozí nastavení pro monitorování online pro automaticky definované odesílací kanály klastru (identifikátor parametru: MQIA\_MONITORING\_AUTO\_CLUSSDR).

Určuje hodnotu, která má být použita pro atribut *ChannelMonitoring* automaticky definovaných odesílacích kanálů klastru. Hodnota může být některá z následujících:

##### **MQMON\_Q\_MGR**

Shromažďování online monitorovacích dat je zděděno z nastavení parametru *ChannelMonitoring* správce front. Tato hodnota je počáteční výchozí hodnotou správce front.

##### **MQMON\_OFF**

Monitorování pro kanál je vypnuto.

##### **MQMON\_LOW**

Pokud *ChannelMonitoring* není MQMON\_NONE, tato hodnota uvádí nízkou rychlost shromažďování dat s minimálním dopadem na výkon systému. Shromážděná data pravděpodobně nebudou nejaktuálnější.

**MQMON\_MEDIUM**

Pokud *ChannelMonitoring* není MQMON\_NONE, tato hodnota uvádí střední rychlost shromažďování dat s omezeným účinkem na výkon systému.

**MQMON\_HIGH**

Pokud parametr *ChannelMonitoring* není MQMON\_NONE, tato hodnota určuje vysokou rychlost shromažďování dat s pravděpodobným dopadem na výkon systému. Shromážděná data jsou nejaktuálnějším dostupným.

V systému z/OS tento parametr jednoduše zapne shromažďování statistických dat, bez ohledu na vybranou hodnotu. Zadáním LOW, MEDIUM nebo HIGH nezpůsobíte ve výsledcích žádný změnu.

**ClusterSenderStatistics (MQCFIN)**

Řídí, zda mají být shromažďována data statistiky pro automaticky definované odesílací kanály klastru (identifikátor parametru: MQIA\_STATISTICS\_AUTO\_CLUSSDR).

Hodnota může být následující:

**MQMON\_Q\_MGR**

Shromažďování statistických dat je zděděno z nastavení parametru *ChannelStatistics* správce front. Tato hodnota je počáteční výchozí hodnotou správce front.

**MQMON\_OFF**

Shromažďování statistických dat pro kanál je vypnuto.

**MQMON\_LOW**

Pokud *ChannelStatistics* není MQMON\_NONE, tato hodnota uvádí nízkou rychlost shromažďování dat s minimálním dopadem na výkon systému.

**MQMON\_MEDIUM**

Pokud *ChannelStatistics* není MQMON\_NONE, tato hodnota uvádí střední rychlost shromažďování dat.

**MQMON\_HIGH**

Pokud *ChannelStatistics* není MQMON\_NONE, tato hodnota uvádí vysokou rychlost shromažďování dat.

V systému z/OS tento parametr jednoduše zapne shromažďování statistických dat, bez ohledu na vybranou hodnotu. Zadáním LOW, MEDIUM nebo HIGH nezpůsobíte ve výsledcích žádný změnu.

**ClusterWorkLoadData (MQCFST)**

Data uživatelské procedury pracovní zátěže klastru (identifikátor parametru: MQCA\_CLUSTER\_WORKLOAD\_DATA).

Tento parametr se předá uživatelské proceduře pracovní zátěže klastru při jeho vyvolání.

Maximální délka řetězce je MQ\_EXIT\_DATA\_LENGTH.

**ClusterWorkLoadExit (MQCFST)**

Název uživatelské procedury pracovní zátěže klastru (identifikátor parametru: MQCA\_CLUSTER\_WORKLOAD\_EXIT).

Je-li definován neprázdný název, tato uživatelská procedura je vyvolána při vložení zprávy do fronty klastru.

Formát názvu je stejný jako u parametru *SecurityExit*, který je popsán v části [“Změnit, kopírovat a vytvořit kanál”](#) na stránce 1352.

Maximální délka názvu uživatelské procedury závisí na prostředí, ve kterém je uživatelská procedura spuštěna. MQ\_EXIT\_NAME\_LENGTH udává maximální délku pro prostředí, ve kterém je aplikace spuštěna. MQ\_MAX\_EXIT\_NAME\_LENGTH poskytuje maximum pro všechna podporovaná prostředí.

**ClusterWorkLoadLength (MQCFIN)**

Délka pracovní zátěže klastru (identifikátor parametru: MQIA\_CLUSTER\_WORKLOAD\_LENGTH).

Maximální délka zprávy, která byla předána uživatelské proceduře pracovní zátěže klastru.

Hodnota tohoto atributu musí být v rozsahu 0-999 999 999.

### **CLWLMRUChannels (MQCFIN)**

Nejnověji použité kanály (MRU) pro pracovní zátěž klastru (identifikátor parametru: MQIA\_CLWL\_MRU\_CHANNELS).

Maximální počet aktivních naposledy použitých odchozích kanálů.

Zadejte hodnotu v rozsahu 1-999 999 999.

### **CLWLUseQ (MQCFIN)**

Použití vzdálené fronty (identifikátor parametru: MQIA\_CLWL\_USEQ).

Uvádí, zda má správce front klastru používat vzdálené vložení do jiných front definovaných v jiných správcích front v rámci klastru během správy pracovní zátěže.

Uveďte buď:

#### **MQCLWL\_USEQ\_ANY**

Použít vzdálené fronty.

#### **MQCLWL\_USEQ\_LOCAL**

Nepoužívejte vzdálené fronty.

### **CodedCharSetId (MQCFIN)**

Identifikátor kódované znakové sady správce front (identifikátor parametru: MQIA\_CODED\_CHAR\_SET\_ID).

Identifikátor znakové sady (CCSID) pro správce front. Identifikátor CCSID je identifikátor používaný se všemi poli řetězce znaků definovanými rozhraním API (application programming interface). Je-li CCSID v deskriptoru zpráv nastaven na hodnotu MQCCSI\_Q\_MGR, použije se na znaková data zapsaná do těla zprávy. Data jsou zapsána pomocí MQPUT nebo MQPUT1. Znaková data jsou identifikována formátem uvedeným pro zprávu.

Uveďte hodnotu v rozsahu 1-65 535.

CCSID musí uvádět hodnotu, která je definována pro použití na platformě a používá vhodnou znakovou sadu. Znaková sada musí být:

- EBCDIC na IBM i
- ASCII nebo ASCII-související s jinými platformami

Po provedení tohoto příkazu zastavte a znovu spusťte správce front, aby všechny procesy odrážely změněné CCSID správce front.

Tento parametr není podporován v systému z/OS.

### **CommandEvent (MQCFIN)**

Řídí, zda jsou generovány události příkazů (identifikátor parametru: MQIA\_COMMAND\_EVENT).

Hodnota může být některá z následujících:

#### **MQEVR\_DISABLED**

Vytváření sestav událostí je zakázáno.

#### **MQEVR\_ENABLED**

Vytváření sestav událostí je povoleno.

#### **MQEVR\_NO\_DISPLAY**

Hlášení událostí je povoleno pro všechny úspěšné příkazy kromě dotazovacích příkazů.

### **z/OS CommandScope (MQCFIN)**

Rozsah příkazu (identifikátor parametru: MQCACF\_COMMAND\_SCOPE). Tento parametr se vztahuje pouze k produktu z/OS.

Uvádí, jak se příkaz provádí, když je správce front členem skupiny sdílení front. Můžete určit jednu z následujících hodnot:

- Mezera (nebo vynechte parametr úplně). Příkaz bude proveden ve správcí front, v němž byl zadán.

- Název správce front. Příkaz se provede ve vámi specifikujete správce front a bude aktivní v rámci skupiny sdílení front. Uvedete-li jiné jméno správce front než správce front, do kterého jste zadali správce front, musíte používat prostředí skupiny sdílení front. Je třeba povolit příkazový server.
- Hvězdička " \* ". Příkaz se provádí na lokálním správci front a je také předán každému aktivnímu správci front ve skupině sdílení front.

Maximální délka je MQ\_QSG\_NAME\_LENGTH.

#### **CommandServerControl (MQCFIN)**

Určuje, zda má být spuštěn příkazový server při spuštění správce front (identifikátor parametru: MQIA\_CMD\_SERVER\_CONTROL).

Hodnota může být následující:

##### **MQSVC\_CONTROL\_MANUAL**

Příkazový server nemá být spuštěn automaticky.

##### **MQSVC\_CONTROL\_Q\_MGR**

Příkazový server má být spuštěn automaticky při spuštění správce front.

Tento parametr je platný pouze v systémech IBM i, SYSTÉM UNIX, Linuxa Okna .

#### **ConfigurationEvent (MQCFIN)**

Řídí, zda jsou generovány události konfigurace (identifikátor parametru: MQIA\_CONFIGURATION\_EVENT).

Hodnota může být následující:

##### **MQEVR\_DISABLED**

Vytváření sestav událostí je zakázáno.

##### **MQEVR\_ENABLED**

Vytváření sestav událostí je povoleno.

#### **ConnAuth (MQCFST)**

Název objektu ověřovacích informací, který se používá k poskytnutí umístění ID uživatele a ověření hesla (identifikátor parametru: MQCA\_CONN\_AUTH).

Maximální délka řetězce je MQ\_AUTH\_INFO\_NAME\_LENGTH. Lze zadat pouze objekty ověřovacích informací s typem IDPWOS nebo IDPWLDP; ostatní typy mají za následek chybovou zprávu, když produkt OAM (na platformách SYSTÉM UNIX, Linuxa Okna ) nebo komponenta zabezpečení (na platformách z/OS ) přečte konfiguraci.

#### **Custom (MQCFST)**

Vlastní atribut pro nové funkce (identifikátor parametru: MQCA\_CUSTOM).

Tento atribut je vyhrazen pro konfiguraci nových funkcí před zavedením oddělených atributů. Může obsahovat hodnoty nula nebo více atributů jako dvojice názvu atributu a hodnoty, oddělených alespoň jedním mezerou. Dvojice názvu atributu a hodnoty mají tvar NAME (VALUE) . Jednoduché uvozovky musí být uvozeny jiným jednoduchou uvozovkou.

Tento popis se aktualizuje, když jsou zavedeny funkce používající tento atribut. V současné době nejsou k dispozici žádné hodnoty pro *Custom*.

Maximální délka řetězce je MQ\_CUSTOM\_LENGTH.

#### **DeadLetterQName (MQCFIN)**

Název fronty nedoručených zpráv (nedoručená zpráva) (identifikátor parametru: MQCA\_DEAD\_LETTER\_Q\_NAME).

Uvádí název lokální fronty, která se použije pro nedoručené zprávy. Zprávy jsou do této fronty vkládány, pokud je nebylo možné přeměřovat do jejich správného místa určení. Maximální délka řetězce je MQ\_Q\_NAME\_LENGTH.

### **DefClusterXmitQueueType (MQCFIN)**

Atribut DefClusterXmitQueueType řídí, která přenosová fronta je standardně vybrána kanály odesílatele klastru k získání zpráv z kanálů příjemce klastru k odeslání zpráv do kanálů příjemce klastru. (Identifikátor parametru: MQIA\_DEF\_CLUSTER\_XMIT\_Q\_TYPE.)

Hodnoty atributu **DefClusterXmitQueueType** jsou MQCLXQ\_SCTQ nebo MQCLXQ\_CHANNEL.

#### **MQCLXQ\_SCTQ**

Všechny odesílací kanály klastru posílají zprávy z SYSTEM.CLUSTER.TRANSMIT.QUEUE. correlID zpráv uvedený v přenosové frontě identifikuje, pro který odesílací kanál klastru je zpráva určena.

SCTQ se nastaví při definici správce front. Toto chování je implicitní ve verzích produktu IBM WebSphere MQ před verzí Verze 7.5. Ve starších verzích nebyl parametr správce front DefClusterXmitQueueType přítomen.

#### **MQCLXQ\_CHANNEL**

Každý odesílací kanál klastru posílá zprávy z různých přenosových front. Každá přenosová fronta je vytvořena jako trvalá dynamická fronta z modelové fronty SYSTEM.CLUSTER.TRANSMIT.MODEL.QUEUE.

### **DefXmitQName (MQCFST)**

Výchozí název přenosové fronty (identifikátor parametru: MQCA\_DEF\_XMIT\_Q\_NAME).

Tento parametr je název výchozí přenosové fronty, která se používá pro přenos zpráv do vzdálených správců front. Je vybrána, pokud neexistuje žádná jiná indikace, jakou přenosovou frontu použít.

Maximální délka řetězce je MQ\_Q\_NAME\_LENGTH.

### **DNSGroup (MQCFST)**

Název skupiny DNS (identifikátor parametru: MQCA\_DNS\_GROUP).

Tento parametr není již používán. Informace naleznete v dokumentu [WLM/DNS již není podporován](#). Tento parametr se vztahuje pouze k produktu z/OS .

Maximální délka řetězce je MQ\_DNS\_GROUP\_NAME\_LENGTH.

### **z/OS DNSWLM (MQCFIN)**

Modul WLM/DNS Control: (identifikátor parametru: MQIA\_DNS\_WLM).

Tento parametr není již používán. Informace naleznete v dokumentu [WLM/DNS již není podporován](#).

Hodnota může být některá z následujících:

#### **MQDNSWLM\_NO**

Jedná se o jedinou hodnotu podporovanou správcem front.

Tento parametr se vztahuje pouze k produktu z/OS .

### **z/OS ExpiryInterval (MQCFIN)**

Interval mezi průchody pro vypršelé zprávy (identifikátor parametru: MQIA\_EXPIRY\_INTERVAL).

Tento parametr se vztahuje pouze k produktu z/OS .

Určuje frekvenci, se kterou správce front prohledává fronty s ohledem na zprávy s prošlou platností. Určete časový interval (v sekundách) v rozsahu 1-99,999.999 nebo následující speciální hodnotu:

#### **MQEXPI\_OFF**

Žádná skenování pro zprávy s ukončenou platností.

Minimální použitý interval skenování je 5 sekund, i když uvedete nižší hodnotu.

### **EncryptionPolicySuiteB (MQCFIL)**

Uvádí, zda se použije šifrování vyhovující Suite B a jaká úroveň síly je použita (identifikátor parametru MQIA\_SUITE\_B\_STRENGTH).

Hodnota může být jedna nebo více hodnot:

### **MQ\_SUITE\_B\_NONE**

Šifrování kompatibilní se sadou B se nepoužívá.

### **MQ\_SUITE\_B\_128\_BIT**

Používá se zabezpečení odolnosti standardu Suite B 128 bitů.

### **MQ\_SUITE\_B\_192\_BIT**

Je použito 192bitové zabezpečení pevnosti sady Suite B.

Pokud jsou zadány neplatné seznamy, jako např. MQ\_SUITE\_B\_NONE s MQ\_SUITE\_B\_128\_BIT, je vydána chyba MQRCCF\_SUITE\_B\_ERROR .

### **Force (MQCFIN)**

Vynucení změn (identifikátor parametru: MQIACF\_FORCE).

Uvádí, zda je příkaz vynucený k dokončení, pokud jsou obě následující podmínky pravdivé:

- *DefXmitQName* je zadán a
- Aplikace má otevřenou vzdálenou frontu, což je řešení, které je touto změnou ovlivněno.

### **z/OS GroupUR (MQCFIN)**

Určuje, zda klientské aplikace CICS a XA mohou zřizovat transakce s dispozicí GROUP dispozice zotavení.

Tento atribut je platný pouze v produktu z/OS a lze jej povolit pouze tehdy, je-li správce front členem skupiny sdílení front.

Hodnota může být následující:

#### **MQGUR\_DISABLED**

Klientské aplikace CICS a XA se musí připojovat s použitím názvu správce front.

#### **MQGUR\_ENABLED**

Klientské aplikace CICS a XA mohou při připojení zavést transakce se skupinovou jednotkou odebrání nápravy tak, že budou při připojení uvedeny název QSG.

**z/OS** Viz [Dispozice jednotky zotavení ve skupině sdílení front.](#)

### **z/OS IGQPutAuthority (MQCFIN)**

Rozsah příkazu (identifikátor parametru: MQIA\_IGQ\_PUT\_AUTHORITY). Tento parametr je platný pouze v systému z/OS , je-li správce front členem skupiny sdílení front.

Uvádí typ kontroly oprávnění, a tedy ID uživatele, které má být použito agentem IGQA (IGQA). Tento parametr zavádí oprávnění pro vkládání zpráv do cílové fronty. Hodnota může být některá z následujících:

#### **MQIGQA\_DEFAULT**

Je použit výchozí identifikátor uživatele.

Identifikátor uživatele použitý pro autorizaci je hodnota pole *UserIdentifier* . Pole *UserIdentifier* se nachází v samostatném MQMD , který je přidružen ke zprávě, když se zpráva nachází ve sdílené přenosové frontě. Tato hodnota je identifikátor uživatele programu, který umístil zprávu do sdílené přenosové fronty. Obvykle se shoduje s identifikátorem uživatele, pod nímž je spuštěn vzdálený správce front.

Pokud profil RESLEVEL označuje, že se má zkontrolovat více než jeden identifikátor uživatele, je zkontrolován identifikátor uživatele lokálního IGQ agenta ( *IGQUserId* ).

#### **MQIGQA\_CONTEXT**

Identifikátor uživatele kontextu je použit.

Identifikátor uživatele použitý pro autorizaci je hodnota pole *UserIdentifier* . Pole *UserIdentifier* se nachází v samostatném MQMD , který je přidružen ke zprávě, když se zpráva nachází ve sdílené přenosové frontě. Tato hodnota je identifikátor uživatele programu,

který umístil zprávu do sdílené přenosové fronty. Obvykle se shoduje s identifikátorem uživatele, pod nímž je spuštěn vzdálený správce front.

Pokud profil RESLEVEL označuje, že se má zkontrolovat více než jeden identifikátor uživatele, je zkontrolován identifikátor uživatele lokálního IGQ agenta ( *IGQUserId* ). Kontroluje se také hodnota pole v poli *UserIdentifier* ve vloženém MQMD . Posledně jmenovaný identifikátor uživatele je obvykle identifikátor uživatele aplikace, která je původcem zprávy.

#### **MQIGQPA\_ONLY\_IGQ**

Je použit pouze identifikátor uživatele IGQ.

Identifikátor uživatele použitý pro autorizaci je identifikátorem uživatele lokálního agenta IGQ ( *IGQUserId* ).

Pokud profil RESLEVEL označuje, že má být zkontrolován více než jeden identifikátor uživatele, tento identifikátor uživatele se použije pro všechny kontroly.

#### **MQIGQPA\_ALTERNATE\_OR\_IGQ**

Je použit alternativní identifikátor uživatele nebo identifikátor uživatele IGQ-agenta.

Identifikátor uživatele použitý pro autorizaci je identifikátorem uživatele lokálního agenta IGQ ( *IGQUserId* ).

Pokud profil RESLEVEL označuje, že se má zkontrolovat více než jeden identifikátor uživatele, , v poli *UserIdentifier* ve vloženém MQMD . Posledně jmenovaný identifikátor uživatele je obvykle identifikátor uživatele aplikace, která je původcem zprávy.

#### **z/OS** **IGQUserId (MQCFST)**

Identifikátor uživatele agenta fronty v rámci skupiny (identifikátor parametru: MQCA\_IGQ\_USER\_ID). Tento parametr je platný pouze v systému z/OS , je-li správce front členem skupiny sdílení front.

Uvádí identifikátor uživatele, který je přidružen k lokálnímu agentovi intra-group zařazování do fronty. Tento identifikátor je jedním z identifikátorů uživatelů, které mohou být zkontrolovány kvůli autorizaci, když agent IGQ ukládá zprávy do lokálních front. Kontrolované skutečné identifikátory uživatelů závisí na nastavení atributu *IGQPutAuthority* a na externích volbách zabezpečení.

Maximální délka je MQ\_USER\_ID\_LENGTH.

#### **InhibitEvent (MQCFIN)**

Řídí, zda jsou generovány události blokování (Inhibit Get a Inhibit Put) (identifikátor parametru: MQIA\_INHIBIT\_EVENT).

Hodnota může být následující:

##### **MQEVR\_DISABLED**

Vytváření sestav událostí je zakázáno.

##### **MQEVR\_ENABLED**

Vytváření sestav událostí je povoleno.

#### **z/OS** **IntraGroupqueuing (MQCFIN)**

Rozsah příkazu (identifikátor parametru: MQIA\_INTRA\_GROUP\_QUEUING). Tento parametr je platný pouze v systému z/OS , je-li správce front členem skupiny sdílení front.

Určuje, zda bude použito řazení do fronty v rámci skupiny. Hodnota může být některá z následujících:

##### **MQIGQ\_DISABLED**

Ukládání do front v rámci skupiny je zakázáno.

##### **MQIGQ\_ENABLED**

Ukládání do front v rámci skupiny je povoleno.

#### **IPAddressVersion (MQCFIN)**

Selektor verze adresy IP (identifikátor parametru: MQIA\_IP\_ADDRESS\_VERSION).

Určuje, která verze adresy IP se použije buď IPv4 , nebo IPv6. Hodnota může být následující:



**MQIPADDR\_IPv4**

IPv4 se používá.

**MQIPADDR\_IPv6**

IPv6 se používá.

Tento parametr je relevantní pouze pro systémy, které spouštějí jak IPv4 , tak IPv6. Ovlivňuje pouze kanály definované jako *TransportType* z MQXPY\_TCP , když je jedna z následujících podmínek pravdivá:

- Atribut kanálu *ConnectionName* je název hostitele, který se interpretuje jak na adresu IPv4 , tak na adresu IPv6 a jeho argument *LocalAddress* není zadán.
- Atributy kanálu *ConnectionName* a *LocalAddress* jsou názvy hostitelů, které se interpretují na adresy IPv4 i IPv6 .

**z/OS** **ListenerTimer (MQCFIN)**

Interval restartování modulu listener (identifikátor parametru: MQIA\_LISTENER\_TIMER).

The time interval, in seconds, between attempts by IBM MQ to restart the listener after an APPC or TCP/IP failure. Tento parametr se vztahuje pouze k produktu z/OS .

Uvedte hodnotu v rozsahu 5-9.999. Počáteční výchozí hodnota správce front je 60.

**LocalEvent (MQCFIN)**

Řídí, zda jsou generovány lokální chybové události (identifikátor parametru: MQIA\_LOCAL\_EVENT).

Hodnota může být následující:

**MQEVR\_DISABLED**

Vytváření sestav událostí je zakázáno.

**MQEVR\_ENABLED**

Vytváření sestav událostí je povoleno.

**LoggerEvent (MQCFIN)**

Řídí, zda jsou generovány události protokolu o zotavení (identifikátor parametru: MQIA\_LOGGER\_EVENT).

Hodnota může být následující:

**MQEVR\_DISABLED**

Vytváření sestav událostí je zakázáno.

**MQEVR\_ENABLED**

Vytváření sestav událostí je povoleno. Tato hodnota je platná pouze u správců front, kteří používají lineární protokolování.

Tento parametr je platný pouze v systémech IBM i, SYSTÉM UNIX, Linuxu a Okna .

**z/OS** **LUGroupName (MQCFST)**

Generický název LU pro modul listener LU 6.2 (identifikátor parametru: MQCA\_LU\_GROUP\_NAME).

Generický název LU, který má být použit modulem listener LU 6.2 , který zpracovává příchozí přenosy pro skupinu sdílení front.

Tento parametr se vztahuje pouze k produktu z/OS .

Maximální délka řetězce je MQ\_LU\_NAME\_LENGTH.

**z/OS** **LUName (MQCFST)**

Název jednotky LU, který má být použit pro odchozí přenosy LU 6.2 (identifikátor parametru: MQCA\_LU\_NAME).

Název jednotky LU, která má být použita pro odchozí přenosy LU 6.2 . Nastavte tento parametr tak, aby byl stejný jako název jednotky LU, který má listener používat pro příchozí přenosy.

Tento parametr se vztahuje pouze k produktu z/OS .

Maximální délka řetězce je MQ\_LU\_NAME\_LENGTH.

#### **z/OS LU62ARMSuffix (MQCFST)**

Přípona APPCPM (identifikátor parametru: MQCA\_LU62\_ARM\_SUFFIX).

Přípona člena APPCPM produktu SYS1 . PARMLIB. Tato přípona nominuje LUADD pro tento inicializátor kanálu.

Tento parametr se vztahuje pouze k produktu z/OS .

Maximální délka řetězce je MQ\_ARM\_SUFFIX\_LENGTH.

#### **z/OS LU62Channels (MQCFIN)**

Maximální počet kanálů LU 6.2 (identifikátor parametru: MQIA\_LU62\_CHANNELS).

Maximální počet kanálů, které mohou být aktuální, nebo klientů, kteří mohou být připojeni, které používají přenosový protokol LU 6.2 .

Tento parametr se vztahuje pouze k produktu z/OS .

Uveďte hodnotu v rozsahu 0-9999. Počáteční výchozí hodnota správce front je 200.

#### **z/OS MaxActiveChannels (MQCFIN)**

Maximální počet aktivních kanálů (identifikátor parametru: MQIA\_ACTIVE\_CHANNELS).

Maximální počet kanálů, které mohou být *aktivní* kdykoli.

Tento parametr se vztahuje pouze k produktu z/OS .

Sdílení konverzací nepřispívá k celkovému počtu pro tento parametr.

Uveďte hodnotu v rozsahu 1-9999. Počáteční výchozí hodnota správce front je 200.

#### **z/OS MaxChannels (MQCFIN)**

Maximální počet aktuálních kanálů (identifikátor parametru: MQIA\_MAX\_CHANNELS).

Maximální počet kanálů, které mohou být *aktuální* (včetně kanálů připojení serveru s připojenými klienty).

Tento parametr se vztahuje pouze k produktu z/OS .

Sdílení konverzací nepřispívá k celkovému počtu pro tento parametr.

Uveďte hodnotu v rozsahu 1-9999.

#### **MaxHandles (MQCFIN)**

Maximální počet manipulátorů (identifikátor parametru: MQIA\_MAX\_HANDLES).

Maximální počet manipulátorů, které může mít každé jedno připojení otevřeno současně.

Zadejte hodnotu v rozsahu 0-999 999 999.

#### **MaxMsgLength (MQCFIN)**

Maximální délka zprávy (identifikátor parametru: MQIA\_MAX\_MSG\_LENGTH).

Určuje maximální délku zpráv povolených ve frontách ve správci front. Žádná zpráva, která je větší než buď atribut fronty *MaxMsgLength* , nebo atribut správce front *MaxMsgLength* , lze vložit do fronty.

Pokud snížíte maximální délku zprávy pro správce front, musíte také snížit maximální délku zprávy v definici SYSTEM. DEFAULT. LOCAL. QUEUE a ve vašich dalších frontách. Sníže definice ve frontách na menší nebo rovnou mezní hodnotu správce front. Pokud nesnížíte délku zpráv odpovídajícím způsobem a aplikace se dotazují pouze na hodnotu atributu fronty *MaxMsgLength* , nemusí pracovat správně.

Spodní limit pro tento parametr je 32 kB (32 768 bajtů). Horní limit je 100 MB (104,857,600 bajtů).

Tento parametr není platný v systému z/OS.

**MaxPropertiesLength (MQCFIN)**

Maximální délka vlastnosti (identifikátor parametru: MQIA\_MAX\_PROPERTIES\_LENGTH).

Určuje maximální délku vlastností, včetně názvu vlastnosti v bajtech, a velikost hodnoty vlastnosti v bajtech.

Uveďte hodnotu v rozsahu 0-100 MB (104,857,600 bajtů) nebo speciální hodnotu:

**MQPROP\_UNRESTRICTED\_LENGTH**

Velikost vlastností je omezena pouze horním limitem.

**MaxUncommittedMsgs (MQCFIN)**

Maximum nepotvrzených zpráv (identifikátor parametru: MQIA\_MAX\_UNCOMMITTED\_MSGS).

Uvádí maximální počet nepotvrzených zpráv. Maximální počet nepotvrzených zpráv pod žádným synchronizačním bodem je součet následujících zpráv:

Počet zpráv, které lze načíst.

Počet zpráv, které lze vložit.

Počet zpráv spouštěče generovaných v rámci této jednotky práce.

Omezení se nevztahuje na zprávy, které jsou načteny nebo vloženy mimo synchronizační bod.

Uveďte hodnotu v rozsahu 1-10.000.

**MQIAccounting (MQCFIN)**

Určuje, zda mají být shromažďovány informace o účtování pro data MQI (identifikátor parametru: MQIA\_ACCOUNTING\_MQI).

Hodnota může být následující:

**MQMON\_OFF**

Shromažďování dat evidence MQI je zakázáno. Tato hodnota je počáteční výchozí hodnotou správce front.

**MQMON\_ON**

Shromažďování dat evidence MQI je povoleno.

Tento parametr je platný pouze v systémech IBM i, SYSTÉM UNIX, Linuxa Okna .

**MQIStatistics (MQCFIN)**

Řídí, zda mají být shromažďována data monitorování statistiky pro správce front (identifikátor parametru: MQIA\_STATISTICS\_MQI).

Hodnota může být následující:

**MQMON\_OFF**

Shromažďování dat pro statistiku MQ je znepřístupněno. Tato hodnota je počáteční výchozí hodnotou správce front.

**MQMON\_ON**

Shromažďování dat pro statistiku MQ je zpřístupněno.

Tento parametr je platný pouze v systémech IBM i, SYSTÉM UNIX, Linuxa Okna .

**MsgMarkBrowseInterval (MQCFIN)**

Interval mezi značkou a procházením (identifikátor parametru: MQIA\_MSG\_MARK\_BROWSE\_INTERVAL).

Určuje časový interval v milisekundách, po jehož uplynutí může správce front automaticky zrušit označení zpráv.

Zadejte hodnotu až do maximální hodnoty 999 999 999 nebo do speciální hodnoty MQMMBI\_UNLIMITED. Výchozí hodnota je 5000.



**Upozornění:** Neměli byste snížit hodnotu pod výchozí hodnotu 5000.

MQMMBI\_UNLIMITED označuje, že správce front automaticky neodznačuje zprávy.

z/OS

### **OutboundPortMax (MQCFIN)**

Maximální hodnota v rozsahu pro vazbu odchozích kanálů (identifikátor parametru: MQIA\_OUTBOUND\_PORT\_MAX).

Maximální hodnota v rozsahu čísel portů, které mají být použity při vázání odchozích kanálů. Tento parametr se vztahuje pouze k produktu z/OS .

Uveďte hodnotu v rozsahu 0-65 535. Počáteční výchozí hodnota správce front je nula.

Uveďte odpovídající hodnotu pro *OutboundPortMin* a ujistěte se, že hodnota *OutboundPortMax* je větší než nebo rovna hodnotě *OutboundPortMin* .

z/OS

### **OutboundPortMin (MQCFIN)**

Minimální hodnota v rozsahu pro vazbu odchozích kanálů (identifikátor parametru: MQIA\_OUTBOUND\_PORT\_MIN).

Minimální hodnota v rozsahu čísel portů, které mají být použity při vázání odchozích kanálů. Tento parametr se vztahuje pouze k produktu z/OS .

Uveďte hodnotu v rozsahu 0-65 535. Počáteční výchozí hodnota správce front je nula.

Uveďte odpovídající hodnotu pro *OutboundPortMax* a ujistěte se, že hodnota *OutboundPortMin* je menší než nebo rovna hodnotě *OutboundPortMax* .

### **Parent (MQCFST)**

Název správce front, ke kterému se má správce front připojit hierarchicky jako jeho podřízený prvek (identifikátor parametru: MQCA\_PARENT).

Prázdna hodnota označuje, že tento správce front nemá žádného nadřízeného správce front. Existuje-li existující nadřízený správce front, je odpojen. Tato hodnota je počáteční výchozí hodnotou správce front.

Maximální délka řetězce je MQ\_Q\_MGR\_NAME\_LENGTH.

#### **Poznámka:**

- Použití hierarchických připojení produktu IBM MQ vyžaduje, aby byl atribut správce front PSMODE nastaven na hodnotu MQPSM\_ENABLED.
- Hodnota proměnné *Parent* může být nastavena na prázdnou hodnotu, je-li parametr PSMODE nastaven na MQPSM\_DISABLED.
- Před připojením ke správci front hierarchicky jako jeho podřízený prvek musí existovat kanály v obou směrech mezi nadřízeným správcem front a podřízeným správcem front.
- Je-li definován nadřízený prvek, příkaz **Change Queue Manager** se odpojí od původní nadřízené položky a odešle tok připojení k novému nadřazenému správci front.
- Úspěšné dokončení příkazu neznamená, že byla akce dokončena nebo že bude dokončena úspěšně. Příkaz **Inquire Pub/Sub Status** se používá ke sledování stavu požadovaného nadřízeného vztahu.

### **PerformanceEvent (MQCFIN)**

Řídí, zda jsou generovány události související s výkonem (identifikátor parametru: MQIA\_PERFORMANCE\_EVENT).

Hodnota může být následující:

#### **MQEVR\_DISABLED**

Vytváření sestav událostí je zakázáno.

#### **MQEVR\_ENABLED**

Vytváření sestav událostí je povoleno.

### **PubSubClus (MQCFIN)**

Řídí, zda se správce front podílí na klastrování publikování/odběru (identifikátor parametru: MQIA\_PUBSUB\_CLUSTER).

Hodnota může být následující:

**MQPSCLUS\_ENABLED**

Je povoleno vytváření nebo příjem klastrovaných definic témat a odběrů klastru.

**Poznámka:** Zavedení klastrovaného tématu do velkého klastru produktu IBM MQ může způsobit snížení výkonu. K tomuto zhoršení dojde, protože všechna dílčí úložiště jsou upozorněna na všechny ostatní členy klastru. Neočekávané odběry mohou být vytvořeny ve všech ostatních uzlech; například; kde je zadán parametr `proxysub (FORCE)`. Velký počet kanálů může být spuštěn ze správce front, například po resynchronizaci po selhání správce front.

**MQPSCLUS\_DISABLED**

Vytvoření nebo příjem klastrovaných definic témat a odběrů klastru jsou blokovány. Vytváření nebo příjmy se zaznamenávají jako varování v protokolech chyb správce front.

**PubSubMaxMsgRetryCount (MQCFIN)**

Počet pokusů o opětovné zpracování zprávy při zpracování zprávy příkazu se selháním pod bodem synchronizace (identifikátor parametru: `MQIA_PUBSUB_MAXMSG_RETRY_COUNT`).

Hodnota může být následující:

**0 to 999 999 999**

Počáteční hodnota je 5.

**PubSubMode (MQCFIN)**

Určuje, zda je spuštěn stroj publikování/odběru a rozhraní publikování/odběru ve frontě. Stroj pro publikování/odběr umožňuje aplikacím publikovat nebo odebírat prostřednictvím rozhraní API. Rozhraní typu `publish/subscribe` monitoruje fronty použité rozhraní pro publikování/odběr ve frontě (identifikátor parametru: `MQIA_PUBSUB_MODE`).

Hodnota může být následující:

**MQPSM\_COMPAT**

Stroj pro publikování/odběr je spuštěn. Proto je možné publikovat nebo přihlásit se k odběru pomocí rozhraní API. Rozhraní pro publikování/odběr není spuštěné. Proto se žádná zpráva, která je vložena do front, které jsou monitorovány rozhraním pro publikování/odběr ve frontě, nepostupuje. `MQPSM_COMPAT` se používá pro kompatibilitu s verzemi WebSphere Message Broker (nyní známých jako IBM Integration Bus) před verzí 7, která používá tohoto správce front.

**MQPSM\_DISABLED**

Stroj pro publikování/odběr a rozhraní pro publikování/odběr ve frontě nejsou spuštěny. Proto není možné publikovat nebo přihlásit se k odběru pomocí rozhraní API. Jakékoli zprávy `publish/subscribe`, které jsou vloženy do front, které jsou monitorovány rozhraním pro publikování/odběr ve frontě, nepracují.

**MQPSM\_ENABLED**

Stroj publikování/odběru a rozhraní publikování/odběru ve frontě jsou spuštěny. Proto je možné publikovat nebo přihlásit se k odběru pomocí rozhraní API a front, které jsou monitorovány rozhraním pro publikování/odběr ve frontě. Tato hodnota je počáteční výchozí hodnotou správce front.

**PubSubNPInputMsg (MQCFIN)**

Zda se má vyřadit (nebo uchovat) nedoručenou vstupní zprávu (identifikátor parametru: `MQIA_PUBSUB_NP_MSG`).

Hodnota může být následující:

**MQUNDELIVERED\_DISCARD**

Netrvalé vstupní zprávy jsou vyřazeny, pokud nemohou být zpracovány.

**MQUNDELIVERED\_KEEP**

Netrvalé vstupní zprávy se nevyřadí, pokud nemohou být zpracovány. V této situaci rozhraní publikování/odběru ve frontě pokračuje v dalším pokusu o proces v příslušných intervalech a nebude pokračovat ve zpracování následujících zpráv.

**PubSubNPResponse (MQCFIN)**

Řídí chování nedoručených zpráv s odpovědí (identifikátor parametru: `MQIA_PUBSUB_NP_RESP`).

Hodnota může být následující:

#### **MQUNDELIVERED\_NORMAL**

Netrvalé odpovědi, které nelze umístit do fronty odpovědí, jsou umístěny do fronty zablokovaných zpráv (DLQ). Pokud nemohou být umístěny do fronty nedoručených zpráv, budou zahozeny.

#### **MQUNDELIVERED\_SAFE**

Netrvalé odpovědi, které nelze umístit do fronty odpovědí, jsou umístěny do fronty zablokovaných zpráv (DLQ). Pokud nelze odpověď odeslat a nelze ji umístit do fronty nedoručených zpráv, rozhraní publikování/odběru ve frontě odvolá aktuální operaci. Operace se opakuje ve vhodných intervalech a nebude pokračovat ve zpracování následujících zpráv.

#### **MQUNDELIVERED\_DISCARD**

Netrvalé odpovědi, které se nezařadí do fronty odpovědí, budou vyřazeny.

#### **MQUNDELIVERED\_KEEP**

Netrvalé odpovědi nejsou umístěny do fronty nedoručených zpráv nebo zahozeny. Místo toho rozhraní publikování/odběru ve frontě zazálohuje aktuální operaci a poté ji znovu zkusí v příslušných intervalech.

#### **PubSubSyncPoint (MQCFIN)**

Zda se mají provádět pouze trvalé (nebo všechny) zprávy pod bodem synchronizace (identifikátor parametru: MQIA\_PUBSUB\_SYNC\_PT).

Hodnota může být následující:

#### **MQSYNCPOINT\_IFPER**

Tato hodnota způsobí, že rozhraní publikování/odběru ve frontě bude přijímat netrvalé zprávy mimo synchronizační bod. Pokud rozhraní přijme publikaci mimo synchronizační bod, rozhraní předá publikování odběratelům, o nichž je známo, že jsou mimo synchronizační bod.

#### **MQSYNCPOINT\_YES**

Tato hodnota způsobí, že rozhraní publikování/odběru ve frontě obdrží všechny zprávy pod synchronizačním bodem.

#### **QMGrDesc (MQCFST)**

Popis správce front (identifikátor parametru: MQCA\_Q\_MGR\_DESC).

Tento parametr je text, který stručně popisuje objekt.

Maximální délka řetězce je MQ\_Q\_MGR\_DESC\_LENGTH.

Použijte znaky ze znakové sady identifikované identifikátorem kódované znakové sady (CCSID) pro správce front, ve kterém se příkaz provádí. Použití této znakové sady zajišťuje, že je text přeložen správně.

#### **QSGCertificateLabel (MQCFST)**

Uvádí jmenovku certifikátu pro skupinu sdílení front, která se má použít (identifikátor parametru: MQCA\_QSG\_CERT\_LABEL).

Tento parametr má přednost před CERTLABL v případě, že je správce front členem skupiny sdílení front.

#### **QueueAccounting (MQCFIN)**

Řídí shromažďování dat evidence (evidence na úrovni podprocesů a evidence na úrovni front) pro fronty (identifikátor parametru: MQIA\_ACCOUNTING\_Q). Všimněte si, že změny této hodnoty jsou platné pouze pro připojení ke správci front, k nimž došlo po změně atributu.

Hodnota může být následující:

#### **MQMON\_NONE**

Shromažďování účetních dat pro fronty je vypnuto. Tato hodnota nesmí být přepsána hodnotou parametru **QueueAccounting** ve frontě.

#### **MQMON\_OFF**

Shromažďování účetních dat je zakázáno pro fronty, kde je uvedena hodnota MQMON\_Q\_MGR v parametru **QueueAccounting**.

#### **MQMON\_ON**

Shromažďování účetních dat je povoleno pro fronty, kde je uvedena hodnota MQMON\_Q\_MGR v parametru **QueueAccounting** .

#### **QueueMonitoring (MQCFIN)**

Výchozí nastavení pro monitorování online pro fronty (identifikátor parametru: MQIA\_MONITORING\_Q).

Je-li atribut fronty *QueueMonitoring* nastaven na hodnotu MQMON\_Q\_MGR, tento atribut určuje hodnotu, kterou kanál předpokládá. Hodnota může být některá z následujících:

#### **MQMON\_OFF**

Shromažďování online monitorování dat je vypnuto. Tato hodnota je počáteční výchozí hodnotou správce front.

#### **MQMON\_NONE**

Shromažďování online monitorování dat je vypnuto pro fronty bez ohledu na nastavení jejich atributu *QueueMonitoring* .

#### **MQMON\_LOW**

Shromažďování online monitorování dat je zapnuto, s nízkým poměrem shromažďování dat.

#### **MQMON\_MEDIUM**

Shromažďování online monitorování dat je zapnuto, se středním poměrem shromažďování dat.

#### **MQMON\_HIGH**

Shromažďování online monitorování dat je zapnuto, s vysokým poměrem shromažďování dat.

#### **QueueStatistics (MQCFIN)**

Řídí, zda mají být shromažďována statistická data pro fronty (identifikátor parametru: MQIA\_STATISTICS\_Q).

Hodnota může být následující:

#### **MQMON\_NONE**

Shromažďování statistických dat je vypnuto pro fronty bez ohledu na nastavení jejich parametru *QueueStatistics* . Tato hodnota je počáteční výchozí hodnotou správce front.

#### **MQMON\_OFF**

Shromažďování statistických dat je vypnuto pro fronty, kde je uvedena hodnota MQMON\_Q\_MGR v jejich parametru *QueueStatistics* .

#### **MQMON\_ON**

Shromažďování statistických dat je zapnuto pro fronty, ve kterých je uvedena hodnota MQMON\_Q\_MGR v jejich parametru *QueueStatistics* .

Tento parametr je platný pouze v systémech IBM i, SYSTÉM UNIX, Linux a Okna .

#### **z/OS ReceiveTimeout (MQCFIN)**

Jak dlouho kanál TCP/IP čeká na příjem dat od svého partnera (identifikátor parametru: MQIA\_RECEIVE\_TIMEOUT).

Přibližná doba, po kterou kanál TCP/IP čeká na příjem dat (včetně synchronizačních signálů) od svého partnera, než se vrátí do neaktivního stavu.

Tento parametr se vztahuje pouze k produktu z/OS . Vztahuje se na kanály zpráv, nikoli na kanály MQI. Toto číslo může být kvalifikováno následujícím způsobem:

- Toto číslo je multiplikátor, který se má použít na vyjednanou hodnotu *HeartBeatInterval* k určení toho, jak dlouho má kanál čekat. Nastavte *ReceiveTimeoutType* na MQRCVTIME\_MULTIPLY. Uvedte hodnotu nula nebo v rozsahu 2-99. Zadáte-li hodnotu nula, bude kanál čekat nekonečně dlouhou dobu na přijetí dat od svého partnera.
- Toto číslo je hodnota, v sekundách, která se má přidat k vyjednané hodnotě *HeartBeatInterval* určující, jak dlouho má kanál čekat. Nastavte *ReceiveTimeoutType* na MQRCVTIME\_ADD. Zadejte hodnotu v rozsahu 1-999 999.

- This number je hodnota v sekundách, po kterou má kanál čekat, nastaví *ReceiveTimeoutType* na MQRCVTIME\_EQUAL. Zadejte hodnotu v rozsahu 0-999 999. Zadáte-li hodnotu 0, bude kanál čekat nekonečně dlouhou dobu na přijetí dat od svého partnera.

Počáteční výchozí hodnota správce front je nula.

#### **z/OS ReceiveTimeoutMin (MQCFIN)**

Minimální doba, po kterou kanál TCP/IP čeká na příjem dat od svého partnera (identifikátor parametru: MQIA\_RECEIVE\_TIMEOUT\_MIN).

Minimální doba, po kterou kanál TCP/IP čeká na příjem dat (včetně synchronizačních signálů) od svého partnera, než se vrátí do neaktivního stavu. Tento parametr se vztahuje pouze k produktu z/OS .

Zadejte hodnotu v rozsahu 0-999 999.

#### **z/OS ReceiveTimeoutType (MQCFIN)**

Kvalifikátor, který má být použit na *ReceiveTimeout* (identifikátor parametru: MQIA\_RECEIVE\_TIMEOUT\_TYPE).

Kvalifikátor, který má být použit pro *ReceiveTimeoutType* k výpočtu, jak dlouho kanál TCP/IP čeká na příjem dat, včetně synchronizačních signálů, od svého partnera. Čeká na příjem dat, než se vrátí do neaktivního stavu. Tento parametr se vztahuje pouze k produktu z/OS .

Hodnota může být některá z následujících:

##### **MQRCVTIME\_MULTIPLY**

Hodnota *ReceiveTimeout* je multiplikátor, který se má použít na vyjednanou hodnotu *HeartbeatInterval* k určení toho, jak dlouho kanál čeká. Tato hodnota je počáteční výchozí hodnotou správce front.

##### **MQRCVTIME\_ADD**

*ReceiveTimeout* je hodnota, v sekundách, která se má přidat k vyjednané hodnotě *HeartbeatInterval* k určení toho, jak dlouho kanál čeká.

##### **MQRCVTIME\_EQUAL**

*ReceiveTimeout* je hodnota (v sekundách) znázorňující, jak dlouho kanál čeká.

#### **RemoteEvent (MQCFIN)**

Řídí, zda jsou generovány události vzdálené chyby (identifikátor parametru: MQIA\_REMOTE\_EVENT).

Hodnota může být následující:

##### **MQEVR\_DISABLED**

Vytváření sestav událostí je zakázáno.

##### **MQEVR\_ENABLED**

Vytváření sestav událostí je povoleno.

#### **RepositoryName (MQCFST)**

Název klastru (identifikátor parametru: MQCA\_REPOSITORY\_NAME).

Název klastru, pro který tento správce front poskytuje službu správce úložiště.

Maximální délka řetězce je MQ\_OBJECT\_NAME\_LENGTH.

Ne více než jedna z výsledných hodnot *RepositoryName* může být neprázdná.

#### **RepositoryNameList (MQCFST)**

Seznam názvů úložiště (identifikátor parametru: MQCA\_REPOSITORY\_NAMELIST).

Název seznamu názvů klastrů, pro který tento správce front poskytuje službu správce úložiště.

Tento správce front nemá úplné úložiště, ale může být klientem jiných služeb úložiště, které jsou definovány v klastru, pokud

- Oba produkty *RepositoryName* a *RepositoryNameList* jsou prázdné, nebo
- Hodnota *RepositoryName* je prázdná a seznam názvů určený parametrem *RepositoryNameList* je prázdný.



Ne více než jedna z výsledných hodnot *RepositoryNameList* může být neprázdná.

### **RevDns (MQCFIN)**

Určuje, zda je prováděno zpětné vyhledávání názvu hostitele ze serveru DNS. (identifikátor parametru: MQIA\_REVERSE\_DNS\_LOOKUP).

Tento atribut má vliv pouze na kanály používající typ transportu (TRPTYPE) protokolu TCP.

Hodnota může být následující:

#### **MQRDNS\_DISABLED**

Názvy hostitelů DNS nejsou reverzně vyhledány pro adresy IP příchozích kanálů. S tímto nastavením se žádná pravidla CHLAUTH používající názvy hostitelů neshodují.

#### **MQRDNS\_ENABLED**

Názvy hostitelů DNS jsou zpětně vyhledány pro adresy IP příchozích kanálů, jsou-li tyto informace požadovány. Toto nastavení je nezbytné pro porovnání s pravidly CHLAUTH, které obsahují názvy hostitelů, a pro zápis chybových zpráv.

### **z/OS SecurityCase (MQCFIN)**

Podporovaný případ zabezpečení (identifikátor parametru: MQIA\_SECURITY\_CASE).

Uvádí, zda správce front podporuje názvy profilů zabezpečení ve smíšených případech nebo pouze velkými písmeny. Hodnota se aktivuje, když je příkaz Obnovit zabezpečení spuštěn s uvedeným *SecurityType* (*MQSECTYPE\_CLASSES*). Tento parametr je platný pouze pro z/OS.

Hodnota může být následující:

#### **MQSCYC\_UPPER**

Názvy profilů zabezpečení musí být velkými písmeny.

#### **MQSCYC\_MIXED**

Názvy profilů zabezpečení mohou být velkými písmeny nebo velkými i malými písmeny.

### **z/OS SharedQMgrName (MQCFIN)**

Název správce front sdílené fronty (identifikátor parametru: MQIA\_SHARED\_Q\_Q\_MGR\_NAME).

Správce front provádí volání MQOPEN pro sdílenou frontu. Správce front, který je zadán v parametru *ObjectQmgrName* volání MQOPEN, se nachází ve stejné skupině sdílení front jako správce front zpracování. Atribut SQQMNAME uvádí, zda se použije *ObjectQmgrName*, nebo zda správce front zpracování otevře sdílenou frontu přímo. Tento parametr je platný pouze pro z/OS.

Hodnota může být některá z následujících:

#### **MQSQQM\_USE**

*ObjectQmgrName* se používá a je otevřena příslušná přenosová fronta.

#### **MQSQQM\_IGNORE**

Správce front zpracování otevře sdílenou frontu přímo. Tato hodnota může snížit provoz ve vaší síti správce front.

### **SSLCRLNameList (MQCFST)**

Seznam názvů SSL (identifikátor parametru: MQCA\_SSL\_CRL\_NAMELIST).

Délka řetězce je MQ\_NAMELIST\_NAME\_LENGTH.

Označuje název seznamu názvů objektů ověřovacích informací, které se používají k poskytnutí umístění odvolaných certifikátů, které umožňují rozšířenou kontrolu certifikátu TLS/SSL.

Pokud je *SSLCRLNameList* prázdný, kontrola odvolání certifikátu se nevyvolá.

Změny v produktu *SSLCRLNameList* nebo na názvy v dříve uvedeném seznamu názvů nebo na dříve odkazované objekty ověřovacích informací se stanou platné:

- V systému IBM i, v systémech SYSTÉM UNIX, Linuxa Okna při spuštění nového procesu kanálu.
- V případě kanálů, které jsou spouštěny jako podprocesy inicializátoru kanálu v systémech IBM i, SYSTÉM UNIX, Linuxa Okna, při restartování inicializátoru kanálu.

- V případě kanálů, které jsou spuštěny jako podprocesy modulu listener na systémech IBM i, SYSTÉM UNIX, Linuxa Okna , je-li modul listener restartován.
- V systému z/OS při restartování inicializátoru kanálu.
- Je-li zadán příkaz **REFRESH SECURITY TYPE(SSL)** .
- Na správcích front IBM i je tento parametr ignorován. Je však použit k určení toho, které ověřovací informace se zapisují do souboru AMQCLCHL . TAB .

V seznamu názvů, na který odkazuje *SSLCRLNamelist* (MQCFST), jsou povoleny pouze objekty ověřovacích informací s typy LDAPCRL nebo OCSP . Jakýkoli jiný typ má za následek chybovou zprávu, když je seznam zpracován, a je následně ignorován.

### **SSLCryptoHardware (MQCFST)**

Šifrovací hardware SSL (identifikátor parametru: MQCA\_SSL\_CRYPTO\_HARDWARE).

Délka řetězce je MQ\_SSL\_CRYPTO\_HARDWARE\_LENGTH.

Nastaví název řetězce parametru potřebného ke konfiguraci kryptografického hardwaru, který se nachází v systému.

Tento parametr je podporován pouze v systémech SYSTÉM UNIX, Linuxa Okna .

Všechny podporované kryptografické prostředky podporují rozhraní PKCS #11 . Určete řetězec v následujícím formátu:

```
GSK_PKCS11= <the PKCS #11 driver path and file name> >; <the PKCS #11 token label> ;
<the PKCS #11 token password>;<symmetric cipher setting> ;
```

Cesta k ovladači PKCS #11 je absolutní cesta ke sdílené knihovně poskytující podporu pro kartu PKCS #11 . Název souboru ovladače PKCS #11 je název sdílené knihovny. Příklad hodnoty požadované pro cestu k ovladači PKCS #11 a název souboru je /usr/lib/pkcs11/PKCS11\_API . so

Chcete-li přistupovat k symetrickým operacím šifer prostřednictvím sady GSKit, zadejte parametr nastavení symetrického šifry. Hodnota tohoto parametru je buď:

#### **SYMMETRIC\_CIPHER\_OFF**

Nepřístupovat k symetrickým operacím šifry.

#### **SYMMETRIC\_CIPHER\_ON**

Přístup k symetrickým šifrováním.

Není-li nastavení symetrické šifry uvedeno, má tato hodnota stejný účinek jako uvedení SYMMETRIC\_CIPHER\_OFF.

Maximální délka řetězce je 256 znaků. Výchozí hodnota je prázdná.

Uvedete-li řetězec ve špatném formátu, obdržíte chybu.

Když se hodnota *SSLCryptoHardware* (MQCFST) změní, použijí se parametry kryptografického hardwaru, které se budou používat pro nová prostředí připojení SSL. Nové informace se stanou účinnými:

- Když je spuštěn nový proces kanálu.
- Kanály, které se spouštějí jako podprocesy inicializátoru kanálu, je-li inicializátor kanálu restartován.
- V případě kanálů, které jsou spuštěny jako podprocesy modulu listener, je při restartování modulu listener restartován.
- Je-li vydán příkaz k aktualizaci zabezpečení, aby se aktualizoval obsah úložiště klíčů SSL.

### **SSLEvent (MQCFIN)**

Řídí, zda jsou generovány události SSL (identifikátor parametru: MQIA\_SSL\_EVENT).

Hodnota může být následující:

#### **MQEVR\_DISABLED**

Vytváření sestav událostí je zakázáno.

## **MQEVR\_ENABLED**

Vytváření sestav událostí je povoleno.

## **SSLFipsRequired (MQCFIN)**

SSLFIPS určuje, zda mají být použity pouze algoritmy certifikované FIPS, pokud je šifrování prováděno v produktu IBM MQ, nikoli v kryptografickém hardwaru (identifikátor parametru: MQIA\_SSL\_FIPS\_REQUIRED).

Je-li konfigurován kryptografický hardware, použité šifrovací moduly jsou moduly, které poskytuje hardwarový produkt. Tyto moduly mohou nebo nemusí být FIPS certifikovány na konkrétní úroveň v závislosti na tom, který hardwarový produkt se používá. Tento parametr se vztahuje pouze na platformy z/OS, SYSTÉM UNIX, Linuxa Okna .

Hodnota může být některá z následujících:

### **MQSSL\_FIPS\_NO**

Produkt IBM MQ poskytuje implementaci šifrování SSL, které dodává některé moduly certifikovaných FIPS na některých platformách. Pokud nastavíte parametr *SSLFIPSRequired* na hodnotu MQSSL\_FIPS\_NO, lze použít jakoukoli sadu CipherSpec podporovanou na konkrétní platformě. Tato hodnota je počáteční výchozí hodnotou správce front.

Je-li správce front spuštěn bez použití kryptografického hardwaru, naleznete informace v části CipherSpecs uvedené v části [Specifikace CipherSpecs](#) , která používají certifikované šifrování FIPS 140-2:

### **MQSSL\_FIPS\_YES**

Určuje, že mají být použity pouze algoritmy certifikované podle standardu FIPS ve specifikaci CipherSpecs pro všechna připojení SSL od tohoto správce front a pro tohoto správce front.

Chcete-li získat seznam vhodných FIPS 140-2 certifikovaných CipherSpecs, viz [Určení CipherSpecs](#).

Změny v souboru SSLFIPS se projeví buď:

- V systémech SYSTÉM UNIX, Linuxa Okna při spuštění nového procesu kanálu.
- V případě kanálů, které jsou spuštěny jako podprocesy inicializátoru kanálu v systémech SYSTÉM UNIX, Linuxa Okna , je při restartování inicializátoru kanálu spuštěn.
- V případě kanálů, které jsou spuštěny jako podprocesy modulu listener na systémech SYSTÉM UNIX, Linuxa Okna , je-li modul listener restartován.
- V případě kanálů, které jsou spuštěny jako podprocesy procesu fondu procesů, je při spuštění nebo restartování procesu fondu procesů spuštěn a nejprve spuštěn kanál SSL. Pokud proces sdružování procesu již spustil kanál SSL a chcete, aby se změna stala efektivní okamžitě, spusťte příkaz MQSC **REFRESH SECURITY TYPE(SSL)** . Proces sdružování procesů je **amqzmpa** na systémech SYSTÉM UNIX, Linuxa Okna .
- V systému z/OS při restartování inicializátoru kanálu.
- Je-li zadán příkaz **REFRESH SECURITY TYPE(SSL)** , kromě z/OS.

## **SSLKeyRepository (MQCFST)**

Úložiště klíčů SSL (identifikátor parametru: MQCA\_SSL\_KEY\_REPOSITORY).

Délka řetězce je MQ\_SSL\_KEY\_REPOSITORY\_LENGTH.

Označuje název úložiště klíčů SSL (Secure Sockets Layer).

Formát názvu závisí na prostředí:

- V systému z/OS se jedná o název svazku klíčů.
- V systému IBM i je to ve tvaru *pathname/keyfile* , kde *keyfile* je zadán bez přípony ( .kdb ) a identifikuje soubor databáze klíčů sady GSKit. Výchozí hodnota je /QIBM/UserData/ICSS/Cert/Server/Default. .

Pokud zadáte \*SYSTEM, produkt IBM MQ použije jako úložiště klíčů pro správce front systémovou paměť certifikátů. V důsledku toho je správce front registrován jako serverová aplikace v produktu

DCM (Digital Certificate Manager). Do této aplikace můžete přiřadit libovolný certifikát serveru/klienta v systémovém úložišti.

Změníte-li parametr SSLKEYR na jinou hodnotu než \*SYSTEM, produkt IBM MQ zruší registraci správce front jako aplikaci s produktem DCM.

- V systému UNIX je to ve tvaru *pathname/keyfile* a na Windows *pathname\keyfile*, kde *keyfile* je zadán bez přípony (.kdb) a identifikuje soubor databáze klíčů sady GSKit. Výchozí hodnota pro SYSTÉM UNIX je /var/mqm/qmgrs/QMGR/ssl/keya v Windows je C:\Program Files\IBM\WebSphere MQ\qmgrs\QMGR\ssl\key, kde QMGR je nahrazeno názvem správce front (v systému SYSTÉM UNIX, Linuxa Okna).

Na systémech IBM i, SYSTÉM UNIX, Linuxa Okna se syntaxe tohoto parametru ověřuje, aby bylo zajištěno, že obsahuje platnou absolutní cestu k adresáři.

Je-li hodnota SSLKEYR prázdná nebo se jedná o hodnotu, která neodpovídá klíči svazku klíčů nebo souboru databáze klíčů, kanály používající zabezpečení SSL se nespustí.

Změny v SSLKeyRepository se stanou účinnými:

- Na platformách IBM i, SYSTÉM UNIX, Linuxa Okna, je-li spuštěn nový proces kanálu.
- Pro kanály, které jsou spouštěny jako podprocesy inicializátoru kanálu na platformách IBM i, SYSTÉM UNIX, Linuxa Okna, je při restartování inicializátoru kanálu.
- V případě kanálů, které jsou spuštěny jako podprocesy modulu listener na platformách IBM i, SYSTÉM UNIX, Linuxa Okna, při restartování modulu listener.
- V systému z/OS při restartování inicializátoru kanálu.

#### **SSLKeyResetCount (MQCFIN)**

Počet resetování klíčů SSL (identifikátor parametru: MQIA\_SSL\_RESET\_COUNT).

Uvádí, kdy agenti MCA kanálu SSL, kteří zahajují komunikaci, resetují tajný klíč použitý pro šifrování na kanálu. Hodnota tohoto parametru představuje celkový počet nezašifrovaných bajtů, které byly odeslány a přijaty na kanálu před opětovným získáním tajného klíče. Tento počet bajtů zahrnuje řídicí informace odeslané agentem MCA.

Tajný klíč je znovu vyjednáán, když (podle toho, co nastane dříve):

- Celkový počet nezašifrovaných bajtů odeslaných a přijatých inicializací MCA kanálu překračuje uvedenou hodnotu, nebo
- Jsou-li povoleny prezenční signály kanálu, před odesláním nebo přijetím dat po prezenční signál kanálu jsou data odesílána nebo přijímána.

Zadejte hodnotu v rozsahu 0-999 999 999. Hodnota nula, počáteční výchozí hodnota správce front, označuje, že tajné klíče nejsou nikdy znovu vyjednávány. Pokud zadáte počet obnovení tajných klíčů SSL/TLS mezi 1 bajtem až 32 kB, kanály SSL/TLS použijí počet obnovení tajného klíče 32Kb. Tento počet je určen k tomu, aby nedošlo k ovlivnění výkonu nadbytečných resetů klíčů, které by se vyskytly u malých hodnot resetu tajného klíče protokolu SSL/TLS.

#### **SSLTasks (MQCFIN)**

Počet podúloh serveru, které mají být použity pro zpracování volání SSL (identifikátor parametru: MQIA\_SSL\_TASKS). Tento parametr se vztahuje pouze k produktu z/OS.

Počet podúloh serveru, které mají být použity pro zpracování volání SSL. Chcete-li používat kanály zabezpečení SSL, musíte mít alespoň dvě z těchto spuštěných úloh.

Uveďte hodnotu v rozsahu 0-9999. Chcete-li se však vyhnout problémům s přidělením úložiště, nenastavujte tento parametr na hodnotu větší než 50.

#### **StartStopEvent (MQCFIN)**

Řídí, zda jsou generovány události spuštění a zastavení (identifikátor parametru: MQIA\_START\_STOP\_EVENT).

Hodnota může být následující:

**MQEVR\_DISABLED**

Vytváření sestav událostí je zakázáno.

**MQEVR\_ENABLED**

Vytváření sestav událostí je povoleno.

**StatisticsInterval (MQCFIN)**

Časový interval (v sekundách), kdy jsou data monitorování statistiky zapsána do fronty monitorování (identifikátor parametru: MQIA\_STATISTICS\_INTERVAL).

Zadejte hodnotu v rozsahu 1-604000.

Tento parametr je platný pouze v systému IBM i, SYSTÉM UNIX, Linuxu a Okna.

**z/OS TCPChannels (MQCFIN)**

Maximální počet kanálů, které mohou být aktuální, nebo klientů, kteří mohou být připojeni, které používají přenosový protokol TCP/IP (identifikátor parametru: MQIA\_TCP\_CHANNELS).

Uveďte hodnotu v rozsahu 0-9999. Počáteční výchozí hodnota správce front je 200.

Sdílení konverzací nepřispívá k celkovému počtu pro tento parametr.

Tento parametr se vztahuje pouze k produktu z/OS .

**z/OS TCPKeepAlive (MQCFIN)**

Uvádí, zda se má služba TCP KEEPALIVE použít ke kontrole toho, zda je druhý konec připojení stále dostupný (identifikátor parametru: MQIA\_TCP\_KEEP\_ALIVE).

Hodnota může být následující:

**MQTCPKEEP\_YES**

Zařízení TCP KEEPALIVE se má použít tak, jak je uvedeno v datové sadě konfigurace profilu TCP. Interval je určen v atributu kanálu produktu *KeepAliveInterval* .

**MQTCPKEEP\_NO**

Zařízení TCP KEEPALIVE se nepoužívá. Tato hodnota je počáteční výchozí hodnotou správce front.

Tento parametr se vztahuje pouze k produktu z/OS .

**z/OS TCPName (MQCFST)**

Název systému TCP/IP, který používáte (identifikátor parametru: MQIA\_TCP\_NAME).

Maximální délka řetězce je MQ\_TCP\_NAME\_LENGTH.

Tento parametr se vztahuje pouze k produktu z/OS .

**z/OS TCPStackType (MQCFIN)**

Určuje, zda iniciátor kanálu může použít pouze adresní prostor TCP/IP zadaný v *TCPName* , nebo se může volitelně připojit k jakékoli vybrané adrese TCP/IP (identifikátor parametru: MQIA\_TCP\_STACK\_TYPE).

Hodnota může být následující:

**MQTCPSTACK\_SINGLE**

Inicializátor kanálu používá adresní prostor TCP/IP, který je zadán v produktu *TCPName* . Tato hodnota je počáteční výchozí hodnotou správce front.

**MQTCPSTACK\_MULTIPLE**

Inicializátor kanálu může použít jakýkoli adresní prostor TCP/IP, který má k dispozici. Výchozí hodnota je uvedena v parametru *TCPName* , pokud není pro kanál nebo modul listener zadána žádná jiná hodnota.

Tento parametr se vztahuje pouze k produktu z/OS .

### ***TraceRouteRecording* (MQCFIN)**

Uvádí, zda informace o trasování přenosové cesty mohou být zaznamenány a zda se generuje zpráva odpovědi (identifikátor parametru: MQIA\_TRACE\_ROUTE\_RECORDING).

Hodnota může být následující:

#### **MQRECORDING\_DISABLED**

Informace o trasování cesty nelze zaznamenat.

#### **MQRECORDING\_MSG**

Informace o trasovacím trase lze zaznamenat a odpovědi odeslat do cíle uvedeného původcem zprávy, která způsobila záznam přenosové cesty trasování.

#### **MQRECORDING\_Q**

Trasovací informace o přenosové cestě lze zaznamenat a odpovědi odeslat do SYSTEM.ADMIN.TRACE.ROUTE.QUEUE.

Je-li účast na trasování přenosové cesty povolena pomocí tohoto atributu správce front, hodnota atributu je důležitá pouze v případě, že je generována odpověď. Trasování přenosové cesty je povoleno, když není nastavena volba *TraceRouteRecording* na MQRECORDING\_DISABLED. Odpověď musí jít buď na SYSTEM.ADMIN.TRACE.ROUTE.QUEUE, nebo na místo určení zadané samotnou zprávou. Pokud není atribut zakázán, pak zprávy, které ještě nejsou v konečném cíli, mohou obsahovat informace, které se k nim přidají. Další informace o záznamech přenosových tras najdete v tématu Řízení systému zpráv trasovacím trasování.

### ***TreeLifetime* (MQCFIN)**

Životnost jiných než administrativních témat (identifikátor parametru: MQIA\_TREE\_LIFE\_TIME) v sekundách.

Neadministrativní témata jsou témata, která jsou vytvořena při publikování aplikace nebo odběru jako řetězec tématu, který neexistuje jako administrativní uzel. Pokud tento neadministrativní uzel již nemá žádné aktivní odběry, určuje tento parametr, jak dlouho bude správce front čekat, než tento uzel odstraní. Po recyklaci správce front jsou zachována pouze neadministrativní témata, která jsou používána trvalým odběrem.

Zadejte hodnotu v rozsahu 0-604000. Hodnota 0 znamená, že správce front neadministrativní témata neodebírá. Počáteční výchozí hodnota správce front je 1800.

### ***TriggerInterval* (MQCFIN)**

Interval spouštěče (identifikátor parametru: MQIA\_TRIGGER\_INTERVAL).

Uvádí časový interval spouštěče, vyjádřený v milisekundách, pro použití pouze s frontami, kde *TriggerType* má hodnotu MQTT\_FIRST.

V takovém případě se zprávy spouštěče obvykle generují pouze tehdy, když do fronty dorazí vhodná zpráva a fronta byla dříve prázdná. Za určitých okolností však může být generována další zpráva spouštěče se spuštěním MQTT\_FIRST, i když fronta nebyla prázdná. Tyto další zprávy triggeru se negenerují častěji než každých *TriggerInterval* milisekund.

Zadejte hodnotu v rozsahu 0-999 999 999.

## **Kódy chyb (Change Queue Manager)**

Tento příkaz může vrátit následující chyby v záhlaví formátu odezvy, kromě hodnot zobrazených na stránce "Kódy chyb použitelné pro všechny příkazy" na stránce 1329.

### ***Reason* (MQLONG)**

Hodnota může být některá z následujících:

#### **MQRCCF\_CERT\_LABEL\_NOT\_ALLOWED**

Chyba návěští certifikátu.

#### **MQRCCF\_CHAD\_ERROR**

Chyba automatické definice kanálu.

**MQRCCF\_CHAD\_EVENT\_ERROR**

Chyba události automatické definice kanálu.

**MQRCCF\_CHAD\_EVENT\_WRONG\_TYPE**

Parametr události automatické definice kanálu není povolen pro tento typ kanálu.

**MQRCCF\_CHAD\_EXIT\_ERROR**

Chyba názvu uživatelské procedury automatické definice kanálu.

**MQRCCF\_CHAD\_EXIT\_WRONG\_TYPE**

Parametr ukončení automatické definice kanálu není povolen pro tento typ kanálu.

**MQRCCF\_CHAD\_WRONG\_TYPE**

Parametr automatické definice kanálu není pro tento typ kanálu povolen.

**MQRCCF\_FORCE\_VALUE\_ERROR**

Hodnota vynucení není platná.

**MQRCCF\_PATH\_NOT\_VALID**

Cesta není platná.

**MQRCCF\_PWD\_LENGTH\_ERROR**

Chyba délky hesla.

**MQRCCF\_PSCLUS\_DISABLED\_TOPDEF**

Administrátor nebo aplikace se pokusili definovat téma klastru, je-li parametr **PubSubClub** nastaven na hodnotu MQPSCLUS\_DISABLED.

**MQRCCF\_PSCLUS\_TOPIC\_EXSITS**

Administrátor se pokusil nastavit **PubSubClub** na MQPSCLUS\_DISABLED, když definice tématu klastru existuje.

**IBM i MQRCCF\_Q\_MGR\_ATTR\_CONFLICT**

Chyba atributu správce front. Možnou příčinou je, že jste se pokusili uvést SSLKEYR (\*SYSTEM) s nemezerový správce front CERTLABL.

**MQRCCF\_Q\_MGR\_CCSID\_ERROR**

Hodnota kódované znakové sady není platná.

**MQRCCF\_REPOS\_NAME\_CONFLICT**

Názvy úložišť nejsou platné.

**MQRCCF\_UNKNOWN\_Q\_MGR**

Správce front není znám.

**MQRCCF\_WRONG\_CHANNEL\_TYPE**

Chyba typu kanálu.

**Související informace**

[Stavy kanálů](#)

[Určení, že pro běhové prostředí klienta MQI je použit pouze certifikovaný standard FIPS CipherSpecs Federální standardy zpracování informací \(FIPS\) pro UNIX, Linux a Windows](#)

**z/OS Změna zabezpečení**

Příkaz Změnit zabezpečení změní zadané atributy existující definice zabezpečení.

HP Integrity NonStop Server	IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
				✓

Příkaz Změna zabezpečení (MQCMD\_CHANGE\_SECURITY) definuje volby zabezpečení v rámci celého systému.

**Povinné parametry**

*None*

## Nepovinné parametry

### **CommandScope (MQCFST)**

Rozsah příkazu (identifikátor parametru: MQCACF\_COMMAND\_SCOPE).

Uvádí, jak se příkaz provádí, když je správce front členem skupiny sdílení front. Můžete uvést jednu z následujících možností:

- prázdné (nebo vynechte parametr úplně). Příkaz bude proveden ve správci front, v němž byl zadán.
- Název správce front. Příkaz se provede ve vámi specifikujete správce front a bude aktivní v rámci skupiny sdílení front. Uvedete-li jiné jméno správce front než správce front, do kterého jste zadali správce front, musíte používat prostředí skupiny sdílení front a musí být povolen příkazový server.
- Hvězdička (\*). Příkaz se provádí na lokálním správci front a je také předán každému aktivnímu správci front ve skupině sdílení front.

Maximální délka je MQ\_QSG\_NAME\_LENGTH.

### **SecurityInterval (MQCFIN)**

Interval kontroly časového limitu (identifikátor parametru: MQIACF\_SECURITY\_INTERVAL).

Uvádí interval mezi kontrolami ID uživatelů a přidružených prostředků, aby určil, zda se *SecurityTimeout* vyskytlo. Hodnota uvádí počet minut v rozsahu od nuly do 10080 (jeden týden). Je-li parametr *SecurityInterval* zadán jako nula, nedojde k vypršení časového limitu uživatele. Je-li parametr *SecurityInterval* zadán jako nenulový, je časový limit uživatele uveden v čase mezi *SecurityTimeout* a *SecurityTimeout* plus *SecurityInterval*.

### **SecurityTimeout (MQCFIN)**

Časový limit informace o zabezpečení (identifikátor parametru: MQIACF\_SECURITY\_TIMEOUT).

Uvádí, jak dlouho jsou informace o zabezpečení nepoužívaného ID uživatele a přidružených prostředků uchovány IBM MQ. Hodnota uvádí počet minut v rozsahu od nuly do 10080 (jeden týden). Je-li *SecurityTimeout* zadán jako nula a *SecurityInterval* je nenulový, všechny tyto informace bude správce front vyřazen každých *SecurityInterval* (počet minut).

## Změnit SMDS

Příkaz Změnit SMDS (MQCMD\_CHANGE\_SMDS) změní atributy sdílené datové sady zpráv.

HP Integrity NonStop Server	IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
				✓

Příkaz Změna SMDS (MQCMD\_CHANGE\_SMDS) mění aktuální volby datové sady sdílené zprávy pro určenou strukturu správce front a strukturu CF.

### **SMDS (MQCFST)**

Určuje správce front, pro který mají být změněny vlastnosti sdílené datové sady zpráv, nebo znak hvězdičky pro změnu vlastností pro všechny sdílené datové sady zpráv přidružené k určené kumulativní opravě CFSTRUCT.

### **CFStrucName (MQCFST)**

Název struktury aplikace CF se SMDS parametry, které chcete změnit (identifikátor parametru: MQCA\_CF\_STRUC\_NAME).

Maximální délka řetězce je MQ\_CF\_STRUC\_NAME\_LENGTH.

## Nepovinné parametry

### **DSBufs (MQCFIN)**

Skupina vyrovnávacích pamětí sdílené datové sady zpráv (identifikátor parametru: MQIA\_CF\_SMDS\_BUFFERS).



Určuje počet vyrovnávacích pamětí, které mají být přiděleny v každém správci front pro přístup ke sdíleným datovým sadám zpráv. Velikost každé vyrovnávací paměti se rovná velikosti logického bloku.

Hodnota v rozsahu 1-9999 nebo MQDSB\_DEFAULT.

Je-li použita hodnota DEFAULT, je přepsána předchozí hodnota a použije se hodnota DSBUFS z definice CFSTRUCT. Velikost každé vyrovnávací paměti se rovná velikosti logického bloku.

Hodnota nemůže být nastavena, pokud není definována hodnota CFLEVEL (5).

### **DSEXPAND (MQCFIN)**

Volba rozbalení datové sady sdílené zprávy (identifikátor parametru: MQIACF\_CF\_SMDS\_EXPAND).

Určuje, zda má správce front rozšířit datovou sadu sdílených zpráv, pokud je již téměř zaplněna a zda jsou v datové sadě vyžadovány další bloky. Hodnota může být některá z následujících:

#### **MQDSE\_YES**

Datovou sadu lze rozbalit.

#### **MQDSE\_NO**

Datovou sadu nelze rozbalit.

#### **VÝCHOZÍ HODNOTA MQDSE\_**

Pouze vráceno na DISPLAY CFSTRUCT, není-li explicitně nastaveno

Hodnota nemůže být nastavena, pokud není definována hodnota CFLEVEL (5).

## **Změna, kopie a vytvoření služby**

Příkaz Změnit službu změní existující definice služeb. Příkazy Kopírovat a Vytvořit služby vytvářejí nové definice služeb-příkaz Kopírovat používá hodnoty atributů existující definice služby.

<b>HP Integrity NonStop Server</b>	<b>IBM i</b>	<b>SYSTÉM UNIX a Linux</b>	<b>Windows</b>	<b>z/OS</b>
	✓	✓	✓	

Příkaz Změnit službu (MQCMD\_CHANGE\_SERVICE) změní zadané atributy existující definice služby IBM MQ . U všech volitelných parametrů, které jsou vynechány, se hodnota nezmění.

Příkaz Kopírovat službu (MQCMD\_COPY\_SERVICE) vytvoří definici služby IBM MQ pomocí atributů, které nejsou uvedeny v příkazu, hodnoty atributu existující definice služby.

Příkaz Vytvořit službu (MQCMD\_CREATE\_SERVICE) vytvoří definici služby IBM MQ . Všechny atributy, které nejsou explicitně definovány, jsou nastaveny na výchozí hodnoty v cílovém správci front.

## **Povinný parametr (Change and Create Service)**

### **ServiceName (MQCFST)**

Název definice služby, která má být změněna nebo vytvořena (identifikátor parametru: MQCA\_SERVICE\_NAME).

Maximální délka řetězce je MQ\_OBJECT\_NAME\_LENGTH.

## **Povinné parametry (Copy Service)**

### **FromServiceName (MQCFST)**

Název definice služby, která má být zkopírována (identifikátor parametru: MQCACF\_FROM\_SERVICE\_NAME).

Tento parametr uvádí název existující definice služby, která obsahuje hodnoty pro atributy, které nejsou uvedeny v tomto příkazu.

Maximální délka řetězce je MQ\_OBJECT\_NAME\_LENGTH.

### **ToServiceName (MQCFST)**

Do názvu služby (identifikátor parametru: MQCACF\_TO\_SERVICE\_NAME).

Tento parametr uvádí název nové definice služby. Pokud existuje definice služby s tímto názvem, musí být *Replace* zadán jako MQRP\_YES.

Maximální délka řetězce je MQ\_OBJECT\_NAME\_LENGTH.

## Volitelné parametry (Změnit, Kopírovat a Vytvořit službu)

### **Replace (MQCFIN)**

Nahradíte atributy (identifikátor parametru: MQIACF\_REPLACE).

Pokud existuje definice seznamu názvů se stejným názvem jako *ToServiceName*, tento parametr určuje, zda má být nahrazen. Hodnota může být následující:

#### **MQRP\_ANO**

Nahradit existující definici.

#### **MQRP\_NO**

Nenahrazujte existující definici.

### **ServiceDesc (MQCFST)**

Popis definice služby (identifikátor parametru: MQCA\_SERVICE\_DESC).

Tento parametr je nešifrovaný text, který poskytuje popisné informace o definici služby. Musí obsahovat pouze zobrazitelné znaky.

Pokud jsou použity znaky, které nejsou uvedeny v identifikátoru CCSID (coded character set identifier) pro správce front, ve kterém se příkaz provádí, mohou být nesprávně přeloženy.

Maximální délka řetězce je MQ\_SERVICE\_DESC\_LENGTH.

### **ServiceType (MQCFIN)**

Režim, ve kterém má být služba spuštěna (identifikátor parametru: MQIA\_SERVICE\_TYPE).

Uveďte buď:

#### **SERVER\_SPRÁVY MQSVC\_TYPE\_SERVER**

V daném okamžiku může být provedena pouze jedna instance služby, se stavem služby, kterou má k dispozici příkaz Inquire Service Status.

#### **MQSVC\_TYPE\_COMMAND, PŘÍKAZ**

Může být spuštěno více instancí služby.

### **StartArguments (MQCFST)**

Argumenty, které mají být předány do programu při spuštění (identifikátor parametru: MQCA\_SERVICE\_START\_ARGS).

Uveďte každý argument v řetězci jako na příkazovém řádku, s mezerou pro oddělení jednotlivých argumentů programu.

Maximální délka řetězce je MQ\_SERVICE\_ARGS\_LENGTH.

### **StartCommand (MQCFST)**

Název servisního programu (identifikátor parametru: MQCA\_SERVICE\_START\_COMMAND).

Uvádí jméno programu, který se má spustit. Je třeba zadat úplný název cesty ke spustitelnému programu.

Maximální délka řetězce je MQ\_SERVICE\_COMMAND\_LENGTH.

### **StartMode (MQCFIN)**

Režim služby (identifikátor parametru: MQIA\_SERVICE\_CONTROL).

Určuje způsob, jakým má být služba spuštěna či zastavena. Hodnota může být některá z následujících:

#### **MQSVC\_CONTROL\_MANUAL**

Služba se nespustí automaticky nebo automaticky zastavovat. Je třeba jej řídit pomocí příkazu uživatele. Tato hodnota je výchozí hodnotou.

### **MQSVC\_CONTROL\_Q\_MGR**

Definovaná služba má být spuštěna a zastavena současně s tím, jak je spuštěn a zastaven správce front.

### **MQSVC\_CONTROL\_Q\_MGR\_START**

Služba se spustí ve stejnou dobu, kdy je správce front spuštěn, ale není požadováno zastavení při zastavení správce front.

### **StderrDestination (MQCFST)**

Uvádí cestu k souboru, do kterého musí být přesměrován standardní chybový výstup (stderr) servisního programu (identifikátor parametru: MQCA\_STDERR\_DESTINATION).

Pokud tento soubor při spuštění servisního programu neexistuje, bude soubor vytvořen.

Maximální délka řetězce je MQ\_SERVICE\_PATH\_LENGTH.

### **StdoutDestination (MQCFST)**

Uvádí cestu k souboru, do kterého musí být přesměrován standardní výstup (stdout) servisního programu (identifikátor parametru: MQCA\_STDOUT\_DESTINATION).

Pokud tento soubor při spuštění servisního programu neexistuje, bude soubor vytvořen.

Maximální délka řetězce je MQ\_SERVICE\_PATH\_LENGTH.

### **StopArguments (MQCFST)**

Určuje argumenty, které mají být předány ukončovacího programu, je-li instruován k zastavení služby (identifikátor parametru: MQCA\_SERVICE\_STOP\_ARGS).

Uvedte každý argument v řetězci jako na příkazovém řádku, s mezerou pro oddělení jednotlivých argumentů programu.

Maximální délka řetězce je MQ\_SERVICE\_ARGS\_LENGTH.

### **StopCommand (MQCFST)**

Příkaz pro zastavení servisního programu (identifikátor parametru: MQCA\_SERVICE\_STOP\_COMMAND).

Tento parametr je jméno programu, který má být spuštěn, když se požaduje zastavení služby. Je třeba zadat úplný název cesty ke spustitelnému programu.

Maximální délka řetězce je MQ\_SERVICE\_COMMAND\_LENGTH.

## **Změnit, kopírovat a vytvořit paměťovou třídu**

Příkaz Změnit třídu úložiště změní existující definice úložné třídy. Příkazy Kopírovat a Vytvořit třídy úložiště vytvoří nové definice třídy úložiště-příkaz Kopírovat používá hodnoty atributů existující definice třídy úložiště.

HP Integrity NonStop Server	IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
				✓

Příkaz Změna úložné třídy (MQCMD\_CHANGE\_STG\_CLASS) změní charakteristiky třídy úložiště. U všech volitelných parametrů, které jsou vynechány, se hodnota nezmění.

Příkaz Kopírování úložné třídy (MQCMD\_COPY\_STG\_CLASS) vytváří paměťovou třídu pro mapování sady stránek pomocí atributů, které nejsou uvedeny v příkazu, hodnoty atributů existující paměťové třídy.

Příkaz Vytvoření třídy úložiště (MQCMD\_CREATE\_STG\_CLASS) vytváří mapování třídy úložiště na sadu stránek. Všechny atributy, které nejsou explicitně definovány, jsou nastaveny na výchozí hodnoty v cílovém správcí front.

## Povinný parametr (Change and Create Storage Class)

### **StorageClassName (MQCFST)**

Název třídy úložiště, která má být změněna nebo vytvořena (identifikátor parametru: MQCA\_STORAGE\_CLASS).

Maximální délka řetězce je MQ\_STORAGE\_CLASS\_LENGTH.

## Povinné parametry (Kopírovat paměťovou třídu)

### **FromStorageClassName (MQCFST)**

Název třídy ukládání, ze které se má kopírovat (identifikátor parametru: MQCACF\_FROM\_STORAGE\_CLASS).

V systému z/OS správce front hledá objekt s názvem, který jste zadali, a dispozice MQQSGD\_Q\_MGR nebo MQQSGD\_COPY, ze které má být kopírovaná kopie zkopírována. Tento parametr je ignorován, pokud je zadána hodnota MQQSGD\_COPY pro *QSGDisposition*. V tomto případě se objekt s názvem zadaným *ToStorageClassName* a dispozicí MQQSGD\_GROUP prohledává, aby se zkopíroval.

Maximální délka řetězce je MQ\_STORAGE\_CLASS\_LENGTH.

### **ToStorageClassName (MQCFST)**

Název třídy úložiště, do které se má kopírovat (identifikátor parametru: MQCACF\_TO\_STORAGE\_CLASS).

Maximální délka řetězce je MQ\_STORAGE\_CLASS\_LENGTH.

## Volitelné parametry (Změnit, Kopírovat a Vytvořit třídu úložiště)

### **CommandScope (MQCFST)**

Rozsah příkazu (identifikátor parametru: MQCACF\_COMMAND\_SCOPE).

Uvádí, jak se příkaz provádí, když je správce front členem skupiny sdílení front. Můžete uvést jednu z následujících možností:

- prázdné (nebo vynechte parametr úplně). Příkaz bude proveden ve správci front, v němž byl zadán.
- Název správce front. Příkaz se provede ve vámi specifikujete správce front a bude aktivní v rámci skupiny sdílení front. Uvedete-li jiné jméno správce front než správce front, do kterého jste zadali správce front, musíte používat prostředí skupiny sdílení front a musí být povolen příkazový server.
- Hvězdička (\*). Příkaz se provádí na lokálním správci front a je také předán každému aktivnímu správci front ve skupině sdílení front.

Maximální délka je MQ\_QSG\_NAME\_LENGTH.

### **PageSetId (MQCFIN)**

Identifikátor sady stránek, ke které má být přidružena třída úložiště (identifikátor parametru: MQIA\_PAGESET\_ID).

Zadejte řetězec dvou číselných znaků v rozsahu od 00 do 99.

Pokud tento parametr nezádáte, bude výchozí hodnota převzata z výchozí paměťové třídy SYSTEMST.

Není žádná kontrola, zda byla sada stránek definována; chyba se vyskytne pouze tehdy, když se pokusíte vložit zprávu do fronty, která uvádí tuto paměťovou třídu (MQRC\_PAGESET\_ERROR).

### **PassTicketApplication (MQCFST)**

Průchod aplikace tiketu (identifikátor parametru: MQCA\_PASS\_TICKET\_APPL).

Název aplikace, který je předán produktu RACF při ověřování přístupového lístku uvedeného v záhlaví MQIIH.

Maximální délka je MQ\_PASS\_TICKET\_APPL\_LENGTH.

### **QSGDisposition (MQCFIN)**

Dispozice objektu v rámci skupiny (identifikátor parametru: MQIA\_QSG\_DISP).

Určuje dispozice objektu, na který příkaz aplikujete (to znamená, kde je definován a jak se chová).  
Hodnota může být některá z následujících:

QSGDisposition	Změnit	Kopírovat, vytvořit
<b>MQQSGD_COPY</b>	Definice objektu je umístěna v sadě stránek správce front, který provádí daný příkaz. Objekt byl definován pomocí příkazu, který měl parametr MQQSGD_COPY. Jakýkoli objekt, který se nachází ve sdíleném úložišti, nebo jakýkoli objekt definovaný pomocí příkazu, který má parametry MQQSGD_Q_MGR, není tímto příkazem ovlivněn.	Objekt je definován v sadě stránek správce front, který provádí příkaz pomocí objektu MQQSGD_GROUP se stejným názvem, jako má objekt <i>ToStorageClassName</i> (pro kopii) nebo objekt <i>StorageClassName</i> (pro vytvoření).
<b>MQQSGD_GROUP</b>	Definice objektu je uložena ve sdíleném úložišti. Objekt byl definován pomocí příkazu, který měl parametr MQQSGD_GROUP. Jakýkoli objekt umístěný na sadě stránek správce front, který provádí příkaz (s výjimkou lokální kopie objektu), není tímto příkazem ovlivněn.  Je-li příkaz úspěšný, vygeneruje se následující příkaz MQSC a odešle se všem aktivním správcům front ve skupině sdílení front za účelem pokusu o aktualizaci lokálních kopií na sadě stránek nula:  <pre>DEFINE STGCLASS(storage-class) REPLACE QSGDISP(COPY)</pre> Změna objektu skupiny se projeví bez ohledu na to, zda se generovaný příkaz s QSGDISP (COPY) nezdaří.	Definice objektu je uložena ve sdíleném úložišti. Tento parametr je povolen pouze v případě, že se správce front nachází ve skupině sdílení front.  Je-li definice úspěšná, vygeneruje se následující příkaz MQSC a odešle se všem aktivním správcům front ve skupině sdílení front za účelem pokusu o vytvoření nebo aktualizaci lokálních kopií na stránce nastavené na nulu:  <pre>DEFINE STGCLASS(storage-class) REPLACE QSGDISP(COPY)</pre> Kopírování nebo vytvoření pro objekt skupiny se projeví bez ohledu na to, zda se nezdaří generovaný příkaz s QSGDISP (COPY).
<b>MQQSGD_PRIVATE</b>	Objekt je umístěn v sadě stránek správce front, který provádí daný příkaz, a byl definován s MQQSGD_Q_MGR nebo MQQSGD_COPY. Jakýkoli objekt, který se nachází ve sdíleném úložišti, není ovlivněn.	Nepovoleno.
<b>MQQSGD_Q_MMGR</b>	Definice objektu je umístěna v sadě stránek správce front, který provádí daný příkaz. Objekt byl definován pomocí příkazu, který měl parametr MQQSGD_Q_MMGR. Jakýkoli objekt, který se nachází ve sdíleném úložišti, nebo jakákoli lokální kopie takového objektu, není tímto příkazem ovlivněn. Tato hodnota je výchozí hodnotou.	Objekt je definován na sadě stránek správce front, který provádí daný příkaz. Tato hodnota je výchozí hodnotou.

### **Replace (MQCFIN)**

Nahradte atributy (identifikátor parametru: MQIACF\_REPLACE).

Pokud existuje definice třídy úložiště se stejným názvem jako *ToStorageClassName*, tento parametr uvádí, zda má být nahrazen. Hodnota může být následující:

### **MQRP\_ANO**

Nahradit existující definici.

## **MQRP\_NO**

Nenahrazujte existující definici.

### **StorageClassDesc (MQCFST)**

Popis paměťové třídy (identifikátor parametru: MQCA\_STORAGE\_CLASS\_DESC).

Maximální délka je MQ\_STORAGE\_CLASS\_DESC\_LENGTH.

### **XCFGroupName (MQCFST)**

Název skupiny XCF (identifikátor parametru: MQCA\_XCF\_GROUP\_NAME).

Pokud používáte most IMS , tento parametr je názvem skupiny XCF, do níž patří systém IMS .

Maximální délka je MQ\_XCF\_GROUP\_NAME\_LENGTH.

### **XCFMemberName (MQCFST)**

Název člena XCF (identifikátor parametru: MQCA\_XCF\_MEMBER\_NAME).

Pokud používáte most IMS , tento parametr je název člena XCF systému IMS v rámci skupiny XCF zadané v produktu *XCFGroupName*.

Maximální délka je MQ\_XCF\_MEMBER\_NAME\_LENGTH.

## **Změnit, kopírovat a vytvořit odběr**

Příkaz Změnit odběr změní existující definice odběru. Příkazy Kopírovat a Vytvořit odběr vytvářejí nové definice odběrů-příkaz Kopírovat používá hodnoty atributů existující definice odběru.

<b>HP Integrity NonStop Server</b>	<b>IBM i</b>	<b>SYSTÉM UNIX a Linux</b>	<b>Windows</b>	<b>z/OS</b>
	✓	✓	✓	✓

Příkaz Změna odběru (MQCMD\_CHANGE\_SUBSCRIPTION) změní zadané atributy existujícího odběru IBM MQ . U všech volitelných parametrů, které jsou vynechány, se hodnota nezmění.

Příkaz Kopírovat odběr (MQCMD\_COPY\_SUBSCRIPTION) vytvoří odběr produktu IBM MQ pomocí atributů, které nejsou zadány v příkazu, hodnoty atributu existujícího odběru.

Příkaz Vytvořit odběr (MQCMD\_CREATE\_SUBSCRIPTION) vytvoří administrativní odběr produktu IBM MQ , aby se existující aplikace mohly účastnit v aplikaci pro publikování/odběr.

## **Požadované parametry (Změnit odběr)**

### **SubName (MQCFST)**

Název definice odběru, která má být změněna (identifikátor parametru: MQCACF\_SUB\_NAME).

Maximální délka řetězce je MQ\_SUB\_NAME\_LENGTH.

, nebo

### **SubId (MQCFBS)**

Jedinečný identifikátor definice odběru, která má být změněna (identifikátor parametru: MQBACF\_SUB\_ID).

Maximální délka řetězce je MQ\_CORREL\_ID\_LENGTH.

## **Povinné parametry (Kopírovat odběr)**

### **ToSubscriptionName (MQCFBS)**


Název odběru, který má být zkopírován (identifikátor parametru: MQCACF\_TO\_SUB\_NAME).

Maximální délka řetězce je MQ\_SUBSCRIPTION\_NAME\_LENGTH.

Je třeba, aby byl alespoň jeden z *FromSubscriptionName* nebo *SubId*.

### **FromSubscriptionName (MQCFST)**

Název definice odběru, která má být zkopírována (identifikátor parametru: MQCACF\_FROM\_SUB\_NAME).

 V systému z/OS správce front hledá objekt s názvem, který jste zadali, a dispozice MQQSGD\_Q\_MGR nebo MQQSGD\_COPY, ze které má být kopírovaná kopie zkopírována. Tento parametr je ignorován, pokud je zadána hodnota MQQSGD\_COPY pro *QSGDisposition*. V tomto případě se použije objekt s názvem zadaným *ToSubscriptionName* a dispozicí MQQSGD\_GROUP.

Maximální délka řetězce je MQ\_SUBSCRIPTION\_NAME\_LENGTH.

### **SubId (MQCFBS)**

Jedinečný identifikátor definice odběru, která má být změněna (identifikátor parametru: MQBACF\_SUB\_ID).

Maximální délka řetězce je MQ\_CORREL\_ID\_LENGTH.

## **Požadované parametry (Vytvořit odběr)**

Musíte poskytnout *SubName*.

### **SubName (MQCFST)**

Název definice odběru, která má být změněna (identifikátor parametru: MQCACF\_SUB\_NAME).

Maximální délka řetězce je MQ\_SUB\_NAME\_LENGTH.

Je třeba, aby byl alespoň jeden z *TopicObject* nebo *TopicString*.

### **TopicObject (MQCFST)**

Název dříve definovaného objektu tématu, ze kterého je získán název tématu pro odběr (identifikátor parametru: MQCA\_TOPIC\_NAME). Přestože je parametr přijat, uvedená hodnota nesmí být odlišná od původní hodnoty pro odběr změn.

Maximální délka řetězce je MQ\_TOPIC\_NAME\_LENGTH.

### **TopicString (MQCFST)**

Vyřešený řetězec tématu (identifikátor parametru: MQCA\_TOPIC\_STRING)..

Maximální délka řetězce je MQ\_TOPIC\_STR\_LENGTH.

## **Volitelné parametry (Změnit, Kopírovat a Vytvořit odběr)**



### **CommandScope (MQCFST)**

Rozsah příkazu (identifikátor parametru: MQCACF\_COMMAND\_SCOPE). Tento parametr se vztahuje pouze k produktu z/OS.

Určuje, jak je příkaz zpracován, když je správce front členem skupiny sdílení front. Můžete uvést jednu z následujících možností:

- prázdné (nebo vynechte parametr úplně). Příkaz se zpracovává v tom správci front, kde byl zadán.
- Název správce front. Příkaz je zpracován ve správci front, který jste zadali, a je tak aktivní v rámci skupiny sdílení front. Uvedete-li jiné jméno správce front než správce front, do kterého jste zadali správce front, musíte používat prostředí skupiny sdílení front a musí být povolen příkazový server.
- Hvězdička (\*). Příkaz je zpracován v lokálním správci front a je také předáván každému aktivnímu správci front ve skupině sdílení front.

Maximální délka je MQ\_QSG\_NAME\_LENGTH.

### **Destination (MQCFST)**

Cíl (identifikátor parametru: MQCACF\_DESTINATION).

Určuje název aliasu fronty, lokální či vzdálené fronty nebo fronty klastru, do níž jsou vkládány zprávy pro tento odběr.

Tento parametr je povinný, pokud je parametr *DestinationClass* nastaven na hodnotu MQDC\_PROVIDED, ale není použitelný, pokud je parametr *DestinationClass* nastaven na hodnotu MQDC\_MANAGED.

#### ***DestinationClass* (MQCFIN)**

Cílová třída (identifikátor parametru: MQIACF\_DESTINATION\_CLASS).

Určuje, zda je cíl spravován.

Uveďte buď:

##### **SPRAVOVANÝ MQDC\_**

Cíl je spravován.

##### **POSKYTNUTÝ MQDC\_**

Cílová fronta je uvedena v poli *Destination* .

Přestože je parametr přijat, uvedená hodnota nesmí být odlišná od původní hodnoty pro odběr změn.

#### ***DestinationCorrelId* (MQCFBS)**

Identifikátor cíle korelace (identifikátor parametru: MQBACF\_DESTINATION\_CORREL\_ID).

Poskytuje identifikátor korelace, který je umístěn v poli *CorrelId* deskriptoru zpráv pro všechny zprávy odeslané do tohoto odběru.

Maximální délka je MQ\_CORREL\_ID\_LENGTH.

#### ***DestinationQueueManager* (MQCFST)**

Cílový správce front (identifikátor parametru: MQCACF\_DESTINATION\_Q\_MGR).

Určuje název cílového správce front (buď lokální, nebo vzdálený), na které jsou předávány zprávy pro odběr.

Maximální délka řetězce je MQ\_Q\_MGR\_NAME\_LENGTH.

#### ***Expiry* (MQCFIN)**

Doba (v desetínách sekundy), kdy platnost odběru vyprší po datu a čase vytvoření (identifikátor parametru: MQIACF\_EXPIRY).

Výchozí hodnota MQEI\_UNLIMITED znamená, že platnost odběru nikdy nevyprší.

Po vypršení platnosti odběru se stane způsobilým k vyřazení ze správce front a neobdrží žádné další publikace.

#### ***PublishedAccountingToken* (MQCFBS)**

Hodnota účtovacího tokenu použitého v poli *AccountingToken* deskriptoru zprávy (identifikátor parametru: MQBACF\_ACCOUNTING\_TOKEN).

Maximální délka řetězce je MQ\_ACCOUNTING\_TOKEN\_LENGTH.

#### ***PublishedApplicationIdentifier* (MQCFST)**

Hodnota dat identity aplikace použitých v poli *AppIdentityData* v deskriptoru zprávy (identifikátor parametru: MQCACF\_APPL\_IDENTITY\_DATA).

Maximální délka řetězce je MQ\_APPL\_IDENTITY\_DATA\_LENGTH.

#### ***PublishPriority* (MQCFIN)**

Priorita zprávy odeslané do tohoto odběru (identifikátor parametru: MQIACF\_PUB\_PRIORITY).

Hodnota může být následující:

##### **MQPRI\_PRIORITY\_AS\_PUBLISHED**

Priorita zpráv odeslaných do tohoto odběru je převzata z priority zadané do publikované zprávy. Tato hodnota je dodaná výchozí hodnota.

##### **MQPRI\_PRIORITY\_AS\_QDEF**

Priorita zpráv odeslaných do tohoto odběru je určena výchozí prioritou fronty definované jako místo určení.



**0-9**

Celočíselná hodnota poskytující explicitní prioritu pro zprávy odeslané do tohoto odběru.

***PublishSubscribeProperties* (MQCFIN)**

Určuje způsob přidávání vlastností zpráv souvisejících s publikováním/odběrem do zpráv odesílaných do tohoto odběru (identifikátor parametru: MQIACF\_PUBSUB\_PROPERTIES).

Hodnota může být následující:

**MQPSPROP\_COMPAT**

Je-li původní publikace zpráva PCF, pak jsou vlastnosti publikování/odběru přidávány jako atributy PCF. Jinak se vlastnosti typu publish/subscribe přidávají do záhlaví MQRFH verze 1. Tato metoda je kompatibilní s aplikacemi kódovanými pro použití s předchozími verzemi produktu IBM MQ.

**MQPSPROP\_NONE**

Do zpráv nepřidávejte vlastnosti publish/Subscribe. Tato hodnota je dodaná výchozí hodnota.

**MQPSPROP\_RFH2**

Vlastnosti publikování/odběru se přidávají do záhlaví MQRFH verze 2. Tato metoda je kompatibilní s aplikacemi kódovanými pro použití s produktem WebSphere Message Broker.

***Selector* (MQCFST)**

Určuje selektor použitý na zprávy publikované v rámci tématu (identifikátor parametru: MQCACF\_SUB\_ESELECTOR). Přestože je parametr přijat, uvedená hodnota nesmí být odlišná od původní hodnoty pro odběr změn.

Do místa určení uvedeného tímto odběrem se umístí pouze ty zprávy, které splňují kritéria výběru.

Maximální délka řetězce je MQ\_SELECTOR\_LENGTH.

***SubscriptionLevel* (MQCFIN)**

Úroveň v hierarchii příjmů odběru, na které je tento odběr proveden (identifikátor parametru: MQIACF\_SUB\_LEVEL). Chcete-li zajistit, aby zakročovací aplikace obdržela zprávy před ostatními odběrateli, ujistěte se, že má nejvyšší úroveň odběru všech odběratelů.

Hodnota může být následující:

**0 - 9**

Celé číslo v rozsahu 0-9. Výchozí hodnota je 1. Odběratelé s nižší úrovní odběru zachycují odběr z úrovně odběru 9, dříve než dostanou odběratele.

***SubscriptionScope* (MQCFIN)**

Určuje, zda je tento odběr předán dalším správcům front v síti (identifikátor parametru: MQIACF\_SUBSCRIPTION\_SCOPE). Přestože je parametr přijat, uvedená hodnota nesmí být odlišná od původní hodnoty pro odběr změn.

Hodnota může být následující:

**MQTSCOPY\_ALL**

Odběr se předává všem správcům front přímo připojeným prostřednictvím hierarchie nebo kolektivu publikování a odběru. Tato hodnota je dodaná výchozí hodnota.

**MQTSCOPY\_QMGR**

Odběr předává pouze zprávy publikované na téma v rámci tohoto správce front.

***SubscriptionUser* (MQCFST)**

ID uživatele, které 'vlastní' tento odběr. Tento parametr je buď ID uživatele přidružené k tvůrci odběru, nebo, je-li převzetí odběru povoleno, ID uživatele, které naposledy převzalo odběr. (identifikátor parametru: MQCACF\_SUB\_USER\_ID).

Maximální délka řetězce je MQ\_USER\_ID\_LENGTH.

***TopicString* (MQCFST)**

Vyřešený řetězec tématu (identifikátor parametru: MQCA\_TOPIC\_STRING). Přestože je parametr přijat, uvedená hodnota nesmí být odlišná od původní hodnoty pro odběr změn.

Maximální délka řetězce je MQ\_TOPIC\_STR\_LENGTH.

### **Userdata (MQCFST)**

Uživatelská data (identifikátor parametru: MQCACF\_SUB\_USER\_DATA).

Uvádí uživatelská data přidružená k odběru

Maximální délka řetězce je MQ\_USER\_DATA\_LENGTH.

### **VariableUser (MQCFST)**

Určuje, zda uživatel jiný než ten, který vytvořil odběr, tj. uživatel zobrazený v produktu *SubscriptionUser*, může převzít vlastnictví odběru (identifikátor parametru: MQIACF\_VARIABLE\_USER\_ID).

Hodnota může být následující:

#### **MQVU\_ANY\_USER**

Jakýkoli uživatel může převzít vlastnictví. Tato hodnota je dodaná výchozí hodnota.

#### **UŽIVATEL\_OPRAVY\_MQVU\_USER**

Žádný jiný uživatel nemůže převzít vlastnictví.

### **WildcardSchema (MQCFIN)**

Určuje schéma, které má být použito při interpretaci případných zástupných znaků obsažených v parametru *TopicString* (identifikátor parametru: MQIACF\_WILDCARD\_SCHEMA). Přestože je parametr přijat, uvedená hodnota nesmí být odlišná od původní hodnoty pro odběr změn.

Hodnota může být následující:

#### **MQWS\_CHAR**

Zástupné znaky představují části řetězců kvůli kompatibilitě se zprostředkovatelem IBM MQ V6.0.

#### **TÉMA MQWS\_TOPIC**

Zástupné znaky představují části hierarchie témat pro kompatibilitu s produktem WebSphere Message Broker. Tato hodnota je dodaná výchozí hodnota.

## **Změnit, kopírovat a vytvořit téma**

Příkaz Změnit téma změní existující definice témat. Příkazy Kopírovat a Vytvořit téma vytvářejí nové definice témat-příkaz Kopírovat používá hodnoty atributů existující definice tématu.

<b>HP Integrity NonStop Server</b>	<b>IBM i</b>	<b>SYSTÉM UNIX a Linux</b>	<b>Windows</b>	<b>z/OS</b>
	✓	✓	✓	✓

Příkaz Změna tématu (MQCMD\_CHANGE\_TOPIC) mění zadané atributy existující definice administrativního tématu produktu IBM MQ. U všech volitelných parametrů, které jsou vynechány, se hodnota nezmění.

Příkaz Kopírovat téma (MQCMD\_COPY\_TOPIC) vytvoří definici administrativního tématu produktu IBM MQ pomocí atributů, které nejsou zadány v příkazu, hodnoty atributu existující definice tématu.

Příkaz Vytvoření tématu (MQCMD\_CREATE\_TOPIC) vytvoří definici administrativního tématu produktu IBM MQ. Všechny atributy, které nejsou explicitně definovány, jsou nastaveny na výchozí hodnoty v cílovém správci front.

## **Povinný parametr (Změnit téma)**

### **TopicName (MQCFST)**


Název definice administrativního tématu, která má být změněna (identifikátor parametru: MQCA\_TOPIC\_NAME).

Maximální délka řetězce je MQ\_TOPIC\_NAME\_LENGTH.

## Požadované parametry (Zkopírovat téma)

### **FromTopicName (MQCFST)**

Název definice objektu administrativního tématu, ze které má být zkopírován (identifikátor parametru: MQCACF\_FROM\_TOPIC\_NAME).

 V systému z/OS správce front hledá objekt s názvem, který jste zadali, a dispozice MQQSGD\_Q\_MGR nebo MQQSGD\_COPY, ze které má být kopírovaná kopie zkopírována. Tento parametr je ignorován, pokud je zadána hodnota MQQSGD\_COPY pro *QSGDisposition*. V tomto případě se objekt s názvem zadaným *ToTopicName* a dispozicí MQQSGD\_GROUP prohledává, aby se zkopíroval.

Maximální délka řetězce je MQ\_TOPIC\_NAME\_LENGTH.

### **TopicString (MQCFST)**

Řetězec tématu (identifikátor parametru: MQCA\_TOPIC\_STRING). Tento řetězec používá dopředné lomítko (/) jako oddělovač prvků ve stromu témat.

Maximální délka řetězce je MQ\_TOPIC\_STR\_LENGTH.

### **ToTopicName (MQCFST)**

Název definice administrativního tématu, který má být zkopírován (identifikátor parametru: MQCACF\_TO\_TOPIC\_NAME).

Maximální délka řetězce je MQ\_TOPIC\_NAME\_LENGTH.

## Požadované parametry (Vytvořit téma)

### **TopicName (MQCFST)**

Název definice administrativního tématu, která má být vytvořena (identifikátor parametru: MQCA\_TOPIC\_NAME).

Maximální délka řetězce je MQ\_TOPIC\_NAME\_LENGTH.

### **TopicString (MQCFST)**

Řetězec tématu (identifikátor parametru: MQCA\_TOPIC\_STRING).

Tento parametr je povinný a nesmí obsahovat prázdný řetězec. Znak "/" v rámci tohoto řetězce má speciální význam, odděluje prvky ve stromu témat. Řetězec tématu může začínat znakem "/", ale není třeba jej použít. Řetězec začínající znakem "/" není stejný jako řetězec, který nezačíná znakem "/". Řetězec tématu nemůže končit znakem "/".

Maximální délka řetězce je MQ\_TOPIC\_STR\_LENGTH.

## Volitelné parametry (Změnit, Kopírovat a Vytvořit téma)

### **ClusterName (MQCFST)**

Název klastru, ke kterému toto téma patří. (identifikátor parametru: MQCA\_CLUSTER\_NAME). Maximální délka řetězce je MQ\_CLUSTER\_NAME\_LENGTH. Nastavením tohoto parametru na klastru, jehož členem je tento správce front, informujete všechny správce front v klastru o tomto tématu. Veškeré publikace k tomuto tématu nebo řetězci tématu pod ním, vložené do libovolného správce front v klastru, se předají do odběrů na všech ostatních správcích front v klastru. Další informace viz [Distribuované síť pro publikace/odběry](#).

Hodnota může být některá z následujících:

#### **Prázdný**

Pokud nemá žádný objekt tématu nad tímto tématem ve stromu tématu nastaven tento parametr na název klastru, nepatří toto téma do klastru. Publikování a odběry tohoto tématu se nebudou předávat do správců front pro publikování/odběry připojené do klastru. Pokud uzel tématu výše ve stromu tématu má nastavený název klastru, budou se publikování a odběry tohoto tématu předávat i prostřednictvím klastru.

Tato hodnota je výchozí hodnotou tohoto parametru, není-li uvedena žádná jiná hodnota.

## Řetězec

Téma patří do tohoto klastru. Nedoporučuje se nastavení na jiný klaster z objektu tématu, nad tímto objektem tématu ve stromu témat. Ostatní správci front v klastru budou respektovat tuto definici objektu, pokud na těchto správcích front nebude existovat lokální definice se stejným názvem.

Navíc, pokud jsou PublicationScope nebo SubscriptionScope nastaveny na MQSCOPE\_ALL, tato hodnota je klaster, který má být použit pro šíření publikování a odběrů pro toto téma, aby publikoval/odebírali správce front připojené ke klastru.

### **ClusterPubRoute (MQCFIN)**

Chování směrování publikací mezi správci front v klastru (identifikátor parametru: MQIA\_CLUSTER\_PUB\_ROUTE).

Hodnota může být některá z následujících:

#### **MQCLROUTE\_DIRECT**

Pokud nakonfigurujete přímo směrované klastrované téma ve správci front, všichni správci front ve klastru budou mít informace o všech ostatních správcích front ve klastru. Při provádění operací publikování a odběru se každý správce fronty může připojit přímo k jinému správci fronty v klastru.

#### **MQCLROUTE\_TOPIC\_HOST**

Při použití směrování hostitelů témat budou mít všichni správci front v klastru informace o správcích front klastru, kteří jsou hostiteli směrované definice tématu (tj. správcích front, na kterých jste definovali objekt tématu). Při provádění operací publikování a odběru se správci front v klastru připojí pouze ke správcům front hostitele tématu a nikoli přímo každý s každým. Správci front hostitele tématu odpovídají za směrování publikování ze správců front, na nichž dochází k publikování publikací, na správce front s odpovídajícími odběry.

Po klastrování objektu tématu (prostřednictvím nastavení vlastnosti **CLUSTER**) nelze změnit hodnotu vlastnosti **CLROUTE**. Před změnou hodnoty musíte vyjmout objekt z klastru (vlastnost **CLUSTER** nastavit na ' '). Vyřazením tématu z klastru převedete definici tématu na lokální téma, výsledkem čehož je období, během kterého nebudou publikace doručovány do vzdálených správců front. Tuto skutečnost byste měli při provádění této změny vzít v úvahu. Viz [Dopad definice neklastrovaného tématu pod názvem tématu klastru z jiného správce front](#). Pokud se změní hodnota vlastnosti **CLROUTE**, zatímco je klastrovaná, vygeneruje systém výjimku MQRCCF\_CLROUTE\_NOT\_ALTERABLE.

Viz také [Směrování pro klastry publikování/odběru: Notes on chování a Navrhování klastrů publikování/odběru](#).

### **CommandScope (MQCFST)**

Rozsah příkazu (identifikátor parametru: MQCACF\_COMMAND\_SCOPE). Tento parametr se vztahuje pouze k produktu z/OS.

Uvádí, jak se příkaz provádí, když je správce front členem skupiny sdílení front. Můžete uvést jednu z následujících možností:

- prázdné (nebo vynechte parametr úplně). Příkaz bude proveden ve správci front, v němž byl zadán.
- Název správce front. Příkaz se provede ve vámi specifikujete správce front a bude aktivní v rámci skupiny sdílení front. Uvedete-li jiné jméno správce front než správce front, do kterého jste zadali správce front, musíte používat prostředí skupiny sdílení front a musí být povolen příkazový server.
- Hvězdička (\*). Příkaz se provádí na lokálním správci front a je také předán každému aktivnímu správci front ve skupině sdílení front.

Maximální délka je MQ\_QSG\_NAME\_LENGTH.

### **CommunicationInformation (MQCFST)**

Objekt informací o komunikaci výběrového vysílání (identifikátor parametru: MQCA\_COMM\_INFO\_NAME).

Maximální délka řetězce je MQ\_COMM\_INFO\_NAME\_LENGTH.

### **Custom (MQCFST)**

Vlastní atribut pro nové funkce (identifikátor parametru: MQCA\_CUSTOM).

**V 8.0.0.4** Tento atribut obsahuje hodnoty atributů, jako dvojice názvu atributu a hodnoty, oddělených alespoň jedním mezerou. Dvojice názvu atributu a hodnoty mají tvar NAME (VALUE). Jednoduché uvozovky musí být uvozeny jiným jednoduchou uvozovkou.

#### **CAEXPRY ( celé\_číslo )**

Maximální doba, vyjádřená v desetinách sekundy, do doby, než je zpráva publikována na téma, která dědí vlastnosti z tohoto objektu, zůstává v systému, dokud nebude způsobilá pro zpracování vypršení platnosti.

Další informace o zpracování vypršení platnosti zprávy naleznete v tématu [Vynucení nižších časů vypršení platnosti](#).

Hodnota může být jedna z následujících:

##### **integer**

Hodnota musí být v rozsahu 1 až 999 999 999.

##### **NOLIMIT**

Neexistuje žádné omezení doby vypršení platnosti zpráv vložených pomocí tohoto objektu.

##### **ASPARENT**

Maximální doba vypršení platnosti zprávy je založena na nastavení nejbližšího nadřazeného objektu administrativního tématu ve stromu témat. Toto je výchozí hodnota.

Uvedení hodnoty CAEXPRY, které není platné, nezpůsobí selhání příkazu. Místo toho se použije výchozí hodnota.

#### **DefPersistence (MQCFIN)**

Výchozí perzistence (identifikátor parametru: MQIA\_TOPIC\_DEF\_PERSISTENCE).

Určuje výchozí hodnotu zpráv-perzistence zpráv publikovaných v rámci tématu. Trvalost zprávy určuje, zda budou zprávy uchovány po restartu správce front.

Hodnota může být některá z následujících:

##### **MQPER\_PERSISTENCE\_AS\_PARENT**

Výchozí perzistence je založena na nastavení nejbližšího nadřazeného objektu administrativního tématu ve stromu témat.

##### **MQPER\_PERSISTENT**

Zpráva je trvalá.

##### **MQPER\_NOT\_PERSISTENT**

Zpráva není trvalá.

#### **DefPriority (MQCFIN)**

Výchozí priorita (identifikátor parametru: MQIA\_DEF\_PRIORITY).

Určuje výchozí prioritu zpráv publikovaných v rámci daného tématu.

Uveďte buď:

##### **celé\_číslo**

Výchozí priorita, která se má použít, v rozsahu nula až k maximální hodnotě priority, která je podporována (9).

##### **MQPRI\_PRIORITY\_AS\_PARENT**

Výchozí priorita je založena na nastavení nejbližšího nadřazeného objektu administrativního tématu ve stromu témat.

#### **DefPutResponse (MQCFIN)**

Výchozí vložení odezvy (identifikátor parametru: MQIA\_DEF\_PUT\_RESPONSE\_TYPE).

Hodnota může být následující:

##### **ODEZVA MQPRT\_ASYNC\_RESPONSE**

Operace vložení je vydána asynchronně a vrací podmnožinu polí MQMD.

**MQPRT\_RESPONSE\_AS\_PARENT**

Výchozí hodnota odezvy vložení je založena na nastavení nejbližšího nadřazeného objektu tématu administrace ve stromu témat.

**MQPRT\_SYNC\_RESPONSE**

Operace vložení je vydávána synchronně a vrací se odezva.

***DurableModelQName (MQCFST)***

Název modelové fronty, která má být použita pro trvalé odběry (identifikátor parametru: MQCA\_MODEL\_DURABLE\_Q).

Maximální délka řetězce je MQ\_Q\_NAME\_LENGTH.

***DurableSubscriptions (MQCFIN)***

Určuje, zda mají být aplikace povoleny pro trvalé odběry (identifikátor parametru: MQIA\_DURABLE\_SUB).

Hodnota může být následující:

**MQSUB\_DURABLE\_AS\_PARENT**

Údaj určující, zda jsou povoleny trvalé odběry, je založeno na nastavení nejbližšího nadřazeného objektu administrativního tématu ve stromu témat.

**MQSUB\_DURABLE\_ALLOWED**

Trvalé odběry jsou povoleny.

**MQSUB\_DURABLE\_BLOKOVÁNO**

Trvalé odběry nejsou povoleny.

***InhibitPublications (MQCFIN)***

Určuje, zda jsou publikování povolena pro toto téma (identifikátor parametru: MQIA\_INHIBIT\_PUB).

Hodnota může být následující:

**MQTA\_PUB\_AS\_PARENT**

Údaj o tom, zda lze zprávy publikovat v tomto tématu, je založeno na nastavení nejbližšího nadřazeného objektu administrativního tématu ve stromu témat.

**MQTA\_PUB\_BLOKOVÁNO**

Pro toto téma jsou blokována publikování.

**MQTA\_PUB\_ALLOWED**

Publikace jsou pro toto téma povoleny.

***InhibitSubscriptions (MQCFIN)***

Určuje, zda jsou odběry povoleny pro toto téma (identifikátor parametru: MQIA\_INHIBIT\_SUB).

Hodnota může být následující:

**MQTA\_SUB\_AS\_PARENT**

Určuje, zda se aplikace mohou přihlásit k odběru tohoto tématu, a to na základě nastavení nejbližšího nadřazeného objektu administrativního tématu ve stromu témat.

**MQTA\_SUB\_BLOKOVÁNO**

Odběry jsou pro toto téma blokovány.

**MQTA\_SUB\_ALLOWED**

Odběry jsou povoleny pro toto téma.

***Multicast (MQCFIN)***

Zda je výběrové vysílání povoleno ve stromu témat (identifikátor parametru: MQIA\_MULTICAST).

Hodnota může být následující:

**MQM\_AS\_PARENT**

Určuje, zda je povoleno výběrové vysílání na tomto tématu, a to na základě nastavení nejbližšího nadřazeného objektu administrativního tématu ve stromu témat.

**MQMC\_POVOLENO**

Výběrové vysílání je povoleno na tomto tématu.

**MQMC\_DISABLED**

Výběrové vysílání není povoleno na tomto tématu.

**POUZE MQMC\_C**

Na tomto tématu jsou povoleny pouze odběry a publikování používající výběrové vysílání.

**NonDurableModelQName (MQCFST)**

Název modelové fronty, která má být použita pro netrvalé odběry (identifikátor parametru: MQCA\_MODEL\_NON\_DURABLE\_Q).

Maximální délka řetězce je MQ\_Q\_NAME\_LENGTH.

**NonPersistentMsgDelivery (MQCFIN)**

Mechanismus doručení pro netrvalé zprávy publikované v rámci tohoto tématu (identifikátor parametru: MQIA\_NPM\_DELIVERY).

Hodnota může být následující:

**MQDLV\_AS\_PARENT**

Použitý mechanismus doručení je založen na nastavení prvního nadřazeného administrativního uzlu nalezeného ve stromu témat souvisejících s tímto tématem.

**MQDLV\_ALL**

Netrvalé zprávy musí být doručeny všem odběratelům, bez ohledu na trvalost pro volání MQPUT, aby bylo možné hlásit úspěch. Pokud dojde k selhání doručení u žádného odběratele, neobdrží se žádná další odběratel zprávu a příkaz MQPUT se nezdaří.

**MQDLV\_ALL\_DUR**

Netrvalé zprávy musí být doručeny všem trvalým odběratelům. Fakt, že selhalo doručení netrvalé zprávy některým netrvalým odběratelům neznámá, že bude na volání MQPUT vrácena chyba. Pokud dojde k selhání doručení pro trvalé odběratele, neobdrží zprávu ani další odběratel a příkaz MQPUT se nezdaří.

**MQDLV\_ALL\_AVAIL**

Netrvalé zprávy jsou doručeny všem odběratelům, kteří mohou přijmout zprávu. Fakt, že selhalo doručení zprávy některému z odběratelů, nezabrání jejímu doručení ostatním odběratelům.

**PersistentMsgDelivery (MQCFIN)**

Mechanismus doručení pro trvalé zprávy publikované v rámci tohoto tématu (identifikátor parametru: MQIA\_PM\_DELIVERY).

Hodnota může být následující:

**MQDLV\_AS\_PARENT**

Použitý mechanismus doručení je založen na nastavení prvního nadřazeného administrativního uzlu nalezeného ve stromu témat souvisejících s tímto tématem.

**MQDLV\_ALL**

Trvalé zprávy musí být doručeny všem odběratelům, bez ohledu na trvalost pro volání MQPUT, aby bylo možné hlásit úspěch. Pokud dojde k selhání doručení u žádného odběratele, neobdrží se žádná další odběratel zprávu a příkaz MQPUT se nezdaří.

**MQDLV\_ALL\_DUR**

Trvalé zprávy musí být doručeny všem trvalým odběratelům. Fakt, že selhalo doručení trvalé zprávy některým netrvalým odběratelům neznámá, že bude na volání MQPUT vrácena chyba. Pokud dojde k selhání doručení pro trvalé odběratele, neobdrží zprávu ani další odběratel a příkaz MQPUT se nezdaří.

**MQDLV\_ALL\_AVAIL**

Trvalé zprávy jsou doručeny všem odběratelům, kteří mohou přijmout zprávu. Fakt, že selhalo doručení zprávy některému z odběratelů, nezabrání jejímu doručení ostatním odběratelům.

**ProxySubscriptions (MQCFIN)**

Určuje, zda má být odeslán odběr serveru proxy pro toto téma přímo připojeným správcům front, a to i v případě, že neexistují žádné lokální odběry (identifikátor parametru: MQIA\_PROXY\_SUB).

Hodnota může být následující:

### **MQTA\_PROXY\_SUB\_FORCE**

K připojeným správcům front se odešle proxy odběr, i když neexistují žádné lokální odběry.

**Poznámka:** Odběr proxy se odešle, když je tato hodnota nastavena na Vytvořit nebo Změnit téma.

### **MQTA\_PROXY\_SUB\_FIRSTUSE**

V případě každého jedinečného řetězce tématu na úrovni nebo pod úrovní tohoto objektu tématu je asynchronně zaslán proxy odběr všem sousedním správcům front v těchto scénářích:

- Když je vytvořen lokální odběr.
- Když je přijat proxy odběr, který je třeba rozšířit k dalším přímo připojeným správcům front.

Tato hodnota je výchozí hodnotou tohoto parametru, není-li uvedena žádná jiná hodnota.

### **PublicationScope (MQCFIN)**

Určuje, zda tento správce front šíří publikace pro toto téma do správců front v rámci hierarchie nebo jako součást klastru publikování/odběru (identifikátor parametru: MQIA\_PUB\_COPE).

Hodnota může být následující:

#### **MQSCOPE\_AS\_PARENT**

Určuje, zda má tento správce front šířit publikace, pro toto téma, pro správce front jako část hierarchie nebo jako součást klastru publikování/odběru, je založen na nastavení prvního nadřazeného administrativního uzlu nalezeného ve stromu témat souvisejících s tímto tématem.

Tato hodnota je výchozí hodnotou tohoto parametru, není-li uvedena žádná jiná hodnota.

#### **MQSCOPE\_QMGR**

Publikace pro toto téma se nešíří do jiných správců front.

#### **MQSCOPE\_ALL**

Publikace pro toto téma jsou šířeny do hierarchicky propojených správců front a do správců front publikování a odběru připojených ke klastru.

**Poznámka:** Toto chování může být potlačeno na bázi publikování po publikování, použitím parametru MQPMO\_SCOPE\_QMGR v rámci voleb vkládání zpráv.

### **z/OS QSGDisposition (MQCFIN)**

Dispozice objektu v rámci skupiny (identifikátor parametru: MQIA\_QSG\_DISP). Tento parametr se vztahuje pouze k produktu z/OS .

Určuje dispozice objektu, na který příkaz aplikujete (to znamená, kde je definován a jak se chová).

Hodnota může být některá z následujících:

<b>QSGDisposition</b>	<b>Změnit</b>	<b>Kopírovat, vytvořit</b>
<b>MQQSGD_COPY</b>	Definice objektu je umístěna v sadě stránek správce front, který provádí daný příkaz. Objekt byl definován pomocí příkazu, který měl parametr MQQSGD_COPY. Jakýkoli objekt, který se nachází ve sdíleném úložišti, nebo jakýkoli objekt definovaný pomocí příkazu, který má parametry MQQSGD_Q_MGR, není tímto příkazem ovlivněn.	Objekt je definován na sadě stránek správce front, který provádí příkaz pomocí objektu MQQSGD_GROUP se stejným názvem jako objekt <i>ToTopicName</i> (pro kopii) nebo objekt <i>TopicName</i> (pro operaci Create).



QSGDisposition	Změnit	Kopírovat, vytvořit
<b>MQQSGD_GROUP</b>	<p>Definice objektu je uložena ve sdíleném úložišti. Objekt byl definován pomocí příkazu, který měl parametr MQQSGD_GROUP. Jakýkoli objekt umístěný na sadě stránek správce front, který provádí příkaz (s výjimkou lokální kopie objektu), není tímto příkazem ovlivněn.</p> <p>Je-li příkaz úspěšný, vygeneruje se následující příkaz MQSC a odešle se všem aktivním správcům front ve skupině sdílení front tak, že obnoví lokální kopie na stránce nastavené na nulu:</p> <pre>DEFINE TOPIC(name) REPLACE QSGDISP(COPY)</pre> <p>Změna objektu skupiny se projeví bez ohledu na to, zda se generovaný příkaz s QSGDISP(COPY) nezdaří.</p>	<p>Definice objektu je uložena ve sdíleném úložišti. Tato definice je povolena pouze v případě, že se správce front nachází ve skupině sdílení front.</p> <p>Je-li definice úspěšná, vygeneruje se následující příkaz MQSC a odešle se všem aktivním správcům front ve skupině sdílení front tak, aby vytvářely nebo obnovují lokální kopie na stránce nula:</p> <pre>DEFINE TOPIC(name) REPLACE QSGDISP(COPY)</pre> <p>Kopírování nebo vytvoření pro objekt skupiny se projeví bez ohledu na to, zda se nezdaří generovaný příkaz s QSGDISP(COPY).</p>
<b>MQQSGD_PRIVATE</b>	<p>Objekt je umístěn v sadě stránek správce front, který provádí daný příkaz, a byl definován s MQQSGD_Q_MGR nebo MQQSGD_COPY. Jakýkoli objekt, který se nachází ve sdíleném úložišti, není ovlivněn.</p>	Nepovoleno.
<b>MQQSGD_Q_MMGR</b>	<p>Definice objektu je umístěna v sadě stránek správce front, který provádí daný příkaz. Objekt byl definován pomocí příkazu, který měl parametr MQQSGD_Q_MMGR. Jakýkoli objekt, který se nachází ve sdíleném úložišti, nebo jakákoli lokální kopie takového objektu, není tímto příkazem ovlivněn. Tato hodnota je výchozí hodnotou.</p>	<p>Objekt je definován na sadě stránek správce front, který provádí daný příkaz. Tato hodnota je výchozí hodnotou.</p>

### **Replace (MQCFIN)**

Nahradíte atributy (identifikátor parametru: MQIACF\_REPLACE).

Pokud existuje definice tématu se stejným názvem jako *ToTopicName*, tento parametr uvádí, zda má být nahrazen. Hodnota může být následující:

#### **MQRP\_ANO**

Nahradit existující definici.

#### **MQRP\_NO**

Nenahrazujte existující definici.

### **SubscriptionScope (MQCFIN)**

Určuje, zda tento správce front šíří odběry pro toto téma do správců front v rámci hierarchie nebo jako součást klastru publikování/odběru (identifikátor parametru: MQIA\_SUBSCOPE).

Hodnota může být následující:

#### **MQSCOPE\_AS\_PARENT**

Určuje, zda tento správce front šíří odběry pro toto téma správci front jako součást hierarchie nebo jako součást publikování/odběru klastru, na základě nastavení prvního nadřazeného administrativního uzlu nalezeného ve stromu témat souvisejících s tímto tématem.

Tato hodnota je výchozí hodnotou tohoto parametru, není-li uvedena žádná jiná hodnota.

#### **MQSCOPE\_QMGR**

Odběry pro toto téma nejsou šířeny do jiných správců front.

#### **MQSCOPE\_ALL**

Odběry pro toto téma jsou šířeny do hierarchicky propojených správců front a k publikování a odběru správců front připojených k klastru.

**Poznámka:** Toto chování může být potlačeno na základě odběru, pomocí MQSO\_SCOPE\_QMGR v deskriptoru odběru nebo SUBSCOPE (QMGR) v příkazu DEFINE SUB.

#### **TopicDesc (MQCFST)**

Popis tématu (identifikátor parametru: MQCA\_TOPIC\_DESC).

Text, který stručně popisuje objekt

Maximální délka je MQ\_TOPIC\_DESC\_LENGTH.

Použijte znaky ze znakové sady identifikované identifikátorem kódované znakové sady (CCSID) pro správce front zpráv, ve kterém se příkaz provádí, aby se zajistilo, že je text přeložen správně, pokud je odeslán jinému správci front.

#### **TopicType (MQCFIN)**

Typ tématu (identifikátor parametru: MQIA\_TOPIC\_TYPE).

Uvedená hodnota musí odpovídat typu tématu, které se mění. Hodnota může být následující:

#### **MQTOP\_LOCAL**

Lokální objekt tématu

#### **UseDLQ (MQCFIN)**

Určuje, zda se fronta nedoručených zpráv používá v případě, že nelze zprávy publikování doručit do správné fronty odběratele (identifikátor parametru: MQIA\_USE\_DEAD\_LETTER\_Q).

Hodnota může být některá z následujících:

#### **MQUSEDLQ\_AS\_PARENT**

Určuje, zda má být použita fronta nedoručených zpráv s použitím nastavení nejbližšího objektu tématu administrace ve stromu témat. Tato hodnota je standardně dodána s produktem IBM MQ, ale vaše instalace ji mohla změnit.

#### **MQUSEDLQ\_NO**

Publikační zprávy, které nelze doručit do správné fronty odběratele, jsou považovány za selhání při vložení zprávy. Volání MQPUT v aplikaci na téma selhává v souladu s nastavením MQIA\_NPM\_DELIVERY a MQIA\_PM\_DELIVERY.

#### **MQUSEDLQ\_YES**

Pokud atribut správce front DEADQ poskytuje název fronty nedoručených zpráv, pak se použije, jinak se chování používá jako pro MQUSEDLQ\_NO.

#### **WildcardOperation (MQCFIN)**

Chování odběrů včetně zástupných znaků vytvořených v tomto tématu (identifikátor parametru: MQIA\_WILDCARD\_OPERATION).

Hodnota může být následující:

#### **MQTA\_PASSTHRU**

Méně specifický odběr pomocí zástupných znaků je odběr pomocí zástupných názvů témat, které jsou méně specifické než řetězec tématu u daného objektu tématu. MQTA\_PASSTHRU umožňuje méně specifických odběrů se zástupnými znaky v rámci tohoto tématu a s řetězci tématu specifičtěji specifičtěji než toto téma. Tato hodnota je standardně dodána s IBM MQ.

#### **MQTA\_BLOCK**

Méně specifický odběr pomocí zástupných znaků je odběr pomocí zástupných názvů témat, které jsou méně specifické než řetězec tématu u daného objektu tématu. Funkce MQTA\_BLOCK zastaví méně specifických odběrů se zástupnými znaky přijímačím publikování v tomto tématu nebo na řetězce témat specifičtěji specifičtěji než toto téma.

Tato hodnota tohoto atributu se používá při definování odběrů. Když tento atribut změníte, sada témat pokrytých existujícími odběry nebude touto změnou ovlivněna. Tato hodnota platí také tehdy, je-li topologie změněna při vytvoření nebo odstranění objektů tématu; sada témat odpovídajících odběrů vytvořeným po úpravě atributu *WildcardOperation* se vytvoří s použitím upravené topologie. Pokud chcete vynutit opětovné vyhodnocení odpovídající sady témat pro existující odběry, musíte restartovat správce front.

## Vymazat frontu

Příkaz Vymazat frontu (MQCMD\_CLEAR\_Q) odstraní všechny zprávy z lokální fronty.

HP Integrity NonStop Server	IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
✓	✓	✓	✓	✓

Příkaz selže, pokud fronta obsahuje nepotvrzené zprávy.

## Povinné parametry

### QName (MQCFST)

Název fronty (identifikátor parametru: MQCA\_Q\_NAME).

Název lokální fronty, která má být vymazána. Maximální délka řetězce je MQ\_Q\_NAME\_LENGTH.

**Poznámka:** Cílová fronta musí být typu local (lokální).

## Nepovinné parametry



### CommandScope (MQCFST)

Rozsah příkazu (identifikátor parametru: MQCACF\_COMMAND\_SCOPE). Tento parametr se vztahuje pouze k produktu z/OS .

Uvádí, jak se příkaz provádí, když je správce front členem skupiny sdílení front. Můžete uvést jednu z následujících možností:

- prázdné (nebo vynechte parametr úplně). Příkaz bude proveden ve správci front, v němž byl zadán.
- Název správce front. Příkaz se provede ve vámi specifikujete správce front a bude aktivní v rámci skupiny sdílení front. Uvedete-li jiné jméno správce front než správce front, do kterého jste zadali správce front, musíte používat prostředí skupiny sdílení front a musí být povolen příkazový server.
- Hvězdička (\*). Příkaz se provádí na lokálním správci front a je také předán každému aktivnímu správci front ve skupině sdílení front.

Maximální délka je MQ\_QSG\_NAME\_LENGTH.

### QSGDisposition (MQCFIN)

Dispozice objektu v rámci skupiny (identifikátor parametru: MQIA\_QSG\_DISP). Tento parametr se vztahuje pouze k produktu z/OS .

Určuje dispozice objektu, na který příkaz aplikujete (to znamená, kde je definován a jak se chová). Hodnota může být některá z následujících:

#### MQQSGD\_PRIVATE

Vyčistíte soukromou frontu s názvem v souboru *QName* . Fronta je soukromá, pokud byla vytvořena pomocí příkazu s atributy MQQSGD\_PRIVATE nebo MQQSGD\_Q\_MGR. Tato hodnota je výchozí hodnotou.

#### SDÍLENÝ MQQSGD\_SHARED

Vymažte sdílenou frontu pojmenovanou v *QName* . Fronta se sdílí, pokud byla vytvořena pomocí příkazu s atributem MQQSGD\_SHARED. Tato hodnota platí pouze pro lokální fronty.

## Kódy chyb

Tento příkaz může kromě hodnot zobrazených na stránce [“Kódy chyb použitelné pro všechny příkazy”](#) na stránce 1329 vracet následující kódy chyb v záhlaví formátu odezvy.

### Reason (MQLONG)

Hodnota může být některá z následujících:

#### **MQRC\_Q\_NOT\_EMPTY**

(2055, X'807 ') Fronta obsahuje jednu nebo více zpráv nebo nepotvrzené vložení nebo získání požadavků.

K tomuto důvodu dochází pouze v případě, že existují nepotvrzené aktualizace.

#### **MQRCF\_Q\_NEOPRÁVNĚNÝ\_TYP**

Akce není platná pro frontu uvedeného typu.

## Vymazat řetězec tématu

Příkaz Clear Topic String (MQCMD\_CLEAR\_TOPIC\_STRING) vymaže uchovanou zprávu, která je uložena pro určené téma.

HP Integrity NonStop Server	IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
	✓	✓	✓	✓

## Povinné parametry

### **TopicString (MQCFST)**

Řetězec tématu (identifikátor parametru: MQCA\_TOPIC\_STRING).

Řetězec tématu, který má být vymazán. Maximální délka řetězce je MQ\_TOPIC\_STR\_LENGTH.

### **ClearType (MQCFIN)**

Typ vyčištění (identifikátor parametru: MQIACF\_CLEAR\_TYPE).

Uvádí typ příkazu, který se má vymazat. Hodnota musí být:

MQCLRT\_RETALed Odebrat zachované publikování ze zadaného řetězce tématu.

## Nepovinné parametry

### **Scope (MQCFIN)**

Rozsah zajištění (identifikátor parametru: MQIACF\_CLEARSCOPE).

Určuje, zda má být řetězec tématu vymazán lokálně nebo globálně. Hodnota může být následující:

#### **MQCLRS\_LOCAL**

Zachovaná zpráva bude odebrána ze zadaného řetězce tématu pouze v lokálním správci front.



### **CommandScope (MQCFST)**

Rozsah příkazu (identifikátor parametru: MQCACF\_COMMAND\_SCOPE). Tento parametr se vztahuje pouze k produktu z/OS .

Uvádí, jak se příkaz provádí, když je správce front členem skupiny sdílení front. Můžete uvést jednu z následujících možností:

- prázdné (nebo vynechte parametr úplně). Příkaz bude proveden ve správci front, v němž byl zadán.
- Název správce front. Příkaz se provede ve vámi specifikujete správce front a bude aktivní v rámci skupiny sdílení front. Uvedete-li jiné jméno správce front než správce front, do kterého jste zadali správce front, musíte používat prostředí skupiny sdílení front a musí být povolen příkazový server.

- Hvězdička (\*). Příkaz se provádí na lokálním správci front a je také předán každému aktivnímu správci front ve skupině sdílení front.

Maximální délka je MQ\_QSG\_NAME\_LENGTH.

## Odstranit objekt ověřovacích informací

Příkaz Výmaz ověřovacích informací (MQCMD\_DELETE\_AUTH\_INFO) odstraní uvedený objekt ověřovacích informací.

HP Integrity NonStop Server	IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
✓	✓	✓	✓	✓

## Povinné parametry

### **AuthInfoName (MQCFST)**

Název objektu ověřovacích informací (identifikátor parametru: MQCA\_AUTH\_INFO\_\_NAME).

Maximální délka řetězce je MQ\_AUTH\_INFO\_NAME\_LENGTH.

## Nepovinné parametry



### **CommandScope (MQCFST)**

Rozsah příkazu (identifikátor parametru: MQCACF\_COMMAND\_SCOPE). Tento parametr se vztahuje pouze k produktu z/OS .

Uvádí, jak se příkaz provádí, když je správce front členem skupiny sdílení front. Můžete uvést jednu z následujících možností:

- prázdné (nebo vynechte parametr úplně). Příkaz bude proveden ve správci front, v němž byl zadán.
- Název správce front. Příkaz se provede ve vámi specifikujete správce front a bude aktivní v rámci skupiny sdílení front. Uvedete-li jiné jméno správce front než správce front, do kterého jste zadali správce front, musíte používat prostředí skupiny sdílení front a musí být povolen příkazový server.
- Hvězdička (\*). Příkaz se provádí na lokálním správci front a je také předán každému aktivnímu správci front ve skupině sdílení front.

Maximální délka je MQ\_QSG\_NAME\_LENGTH.

### **QSGDisposition (MQCFIN)**

Dispozice objektu v rámci skupiny (identifikátor parametru: MQIA\_QSG\_DISP). Tento parametr se vztahuje pouze k produktu z/OS .

Určuje dispozice objektu, na který příkaz aplikujete (to znamená, kde je definován a jak se chová). Hodnota může být některá z následujících:

#### **MQQSD\_KOPIE**

Definice objektu je umístěna v sadě stránek správce front, který provádí tento příkaz. Objekt byl definován pomocí příkazu pomocí parametru MQQSGD\_COPY. Jakýkoli objekt ve sdíleném úložišti, nebo jakýkoli objekt definovaný příkazem pomocí parametru MQQSGD\_Q\_MGR, není tímto příkazem ovlivněn.

#### **SKUPINA MQQSGD\_GROUP**

Definice objektu je uložena ve sdíleném úložišti. Objekt byl definován pomocí příkazu pomocí parametru MQQSGD\_GROUP. Jakýkoli objekt umístěný na sadě stránek správce front, který provádí příkaz (s výjimkou lokální kopie objektu), není tímto příkazem ovlivněn.

Je-li příkaz úspěšný, je vygenerován následující příkaz MQSC a odeslán všem aktivním správcům front ve skupině sdílení front za účelem odstranění lokálních kopií na sadě stránek nula:

```
DELETE AUTHINFO(name) QSGDISP(COPY)
```

Odstranění objektu skupiny se projeví bez ohledu na to, zda se nezdaří generovaný příkaz s QSGDISP (COPY).

### **MQQSGD\_Q\_MGR**

Definice objektu je umístěna v sadě stránek správce front, který provádí daný příkaz. Objekt byl definován příkazem pomocí parametru MQQSGD\_Q\_MMGR. Jakýkoli objekt, který se nachází ve sdíleném úložišti, nebo jakákoli lokální kopie takového objektu, není tímto příkazem ovlivněn.

Hodnota MQQSGD\_Q\_MMGR je výchozí hodnotou.

## **Odstranit záznam oprávnění**

Příkaz Odstranit záznam oprávnění (MQCMD\_DELETE\_AUTH\_REC) odstraní záznam oprávnění. Oprávnění přidružená k profilu se již nevztahují na objekty produktu IBM MQ s názvy, které odpovídají zadanému názvu profilu.

<b>HP Integrity NonStop Server</b>	<b>IBM i</b>	<b>SYSTÉM UNIX a Linux</b>	<b>Windows</b>	<b>z/OS</b>
	✓	✓	✓	

## **Povinné parametry**

### **ObjectType (MQCFIN)**

Typ objektu, pro který mají být odstraněny autorizace (identifikátor parametru: MQIACF\_OBJECT\_TYPE).

Hodnota může být některá z následujících:

#### **MQOT\_AUTH\_INFO**

Ověřovací informace.

#### **MQOT\_CHANNEL**

Objekt kanálu.

#### **MQOT\_CLNTCONN\_CHANNEL**

Objekt kanálu připojení klienta.

#### **MQOT\_COMM\_INFO**

Objekt informací o komunikaci

#### **MQOT\_LISTENER**

Objekt listeneru.

#### **MQO\_NAMELIST**

Seznam jmen.

#### **PROCES MQOT\_PROCESS**

process.

#### **MQOT\_Q**

Fronta nebo fronty, které se shodují s parametrem názvu objektu.

#### **MQOT\_Q\_MGR**

Správce front.

#### **MQOT\_VZDÁLENÝ\_NÁZEV\_MGR\_NAME**

Vzdálený správce front.

#### **SLUŽBA MQOT\_SERVICE**

Objekt služby.

#### **MQOT\_TOPIC**

Objekt tématu.

### **ProfileName (MQCFST)**

Název profilu, který má být odstraněn (identifikátor parametru: MQCACF\_AUTH\_PROFILE\_NAME).

Pokud jste definovali generický profil, můžete jej zde zadat s použitím zástupných znaků k určení pojmenovaného generického profilu, který má být odebrán. Uvedete-li explicitní název profilu, objekt musí existovat.

Maximální délka řetězce je MQ\_AUTH\_PROFILE\_NAME\_LENGTH.

### **Nepovinné parametry**

#### **GroupNames (MQCFSL)**

Názvy skupin (identifikátor parametru: MQCACF\_GROUP\_ENTITY\_NAMES).

Názvy skupin, které mají profil odstraněný. Musí být uveden alespoň jeden název skupiny nebo hlavní název. Pokud není zadán ani jeden z nich, dojde k chybě.

Každý člen v tomto seznamu může být maximální délkou MQ\_ENTITY\_NAME\_LENGTH.

#### **PrincipalNames (MQCFSL)**

Hlavní názvy (identifikátor parametru: MQCACF\_PRINCIPAL\_ENTITY\_NAMES).

Názvy činitelů, které mají profil odstraněný. Musí být uveden alespoň jeden název skupiny nebo hlavní název. Pokud není zadán ani jeden z nich, dojde k chybě.

Každý člen v tomto seznamu může být maximální délkou MQ\_ENTITY\_NAME\_LENGTH.

### **Kódy chyb (Výmaz záznamu oprávnění)**

Tento příkaz může kromě hodnot zobrazených na stránce [“Kódy chyb použitelné pro všechny příkazy”](#) na stránce 1329 vrátet následující kódy chyb v záhlaví formátu odezvy.

#### **Reason (MQLONG)**

Hodnota může být některá z následujících:

##### **CHYBA MQRC\_OBJECT\_TYPE\_ERROR**

Neplatný typ objektu.

##### **ENTITA MQRC\_UNKNOWN\_ENTITY**

ID uživatele není autorizován, nebo je neznámý.

##### **CHYBÍ POLOŽKA MQRCCF\_ENTITY\_NAME\_**

Chybí název entity.

##### **CHYBÍ MQRCCF\_OBJECT\_TYPE\_**

Chybí typ objektu.

##### **CHYBA MQRCCF\_PROFILE\_NAME\_ERROR**

Neplatný název profilu.

### **z/OS Odstranit strukturu CF**

Příkaz Odstranit strukturu CF (MQCMD\_DELETE\_CF\_STRUC) odstraní existující definici struktury aplikace CF.

HP Integrity NonStop Server	IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
				✓

**Poznámka:** Tento příkaz je podporován pouze v systémech z/OS, je-li správce front členem skupiny sdílení front.

## Povinné parametry

### **CFStrucName (MQCFST)**

Název struktury CF (identifikátor parametru: MQCA\_CF\_STRUC\_NAME).

Definice struktury aplikace CF, která má být odstraněna. Maximální délka řetězce je MQ\_CF\_STRUC\_NAME\_LENGTH.

## Odstranit kanál

Příkaz Odstranit kanál (MQCMD\_DELETE\_CHANNEL) odstraní zadanou definici kanálu.

HP Integrity NonStop Server	IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
✓	✓	✓	✓	✓

## Povinné parametry

### **ChannelName (MQCFST)**

Název kanálu (identifikátor parametru: MQCACH\_CHANNEL\_NAME).

Název definice kanálu, která má být odstraněna. Maximální délka řetězce je MQ\_CHANNEL\_NAME\_LENGTH.

## Nepovinné parametry

Žádné z následujících atributů nelze použít pro kanály produktu MQTT, pokud není výslovně uvedeno v popisu parametru.

### **ChannelType (MQCFIN)**

Typ kanálu (identifikátor parametru: MQIACH\_CHANNEL\_TYPE). Tento parametr se aktuálně používá pouze u kanálů produktu MQTT Telemetry a je povinný při odstraňování kanálu telemetrie. Jediná hodnota, kterou lze momentálně zadat do parametru, je **MQCHT\_MQTT**.

### **ChannelTable (MQCFIN)**

Tabulka kanálů (identifikátor parametru: MQIACH\_CHANNEL\_TABLE).

Určuje vlastnictví tabulky definic kanálů, která obsahuje zadanou definici kanálu.

Hodnota může být některá z následujících:

#### **MQHTAB\_Q\_MGR**

Tabulka správce front.

MQHTAB\_Q\_MGR je výchozí hodnota. Tato tabulka obsahuje definice kanálů pro kanály všech typů s výjimkou MQCHT\_CLNTCONN.

#### **MQHTAB\_CLNTCONN**

Tabulka připojení klienta.

Tato tabulka obsahuje pouze definice kanálů pro kanály typu MQCHT\_CLNTCONN.

Tento parametr nelze použít pro IBM MQ Telemetry.

### **CommandScope (MQCFST)**

Rozsah příkazu (identifikátor parametru: MQCACF\_COMMAND\_SCOPE). Tento parametr se vztahuje pouze k produktu z/OS.

Uvádí, jak se příkaz provádí, když je správce front členem skupiny sdílení front. Můžete uvést jednu z následujících možností:

- prázdné (nebo vynechte parametr úplně). Příkaz bude proveden ve správci front, v němž byl zadán.
- Název správce front. Příkaz se provede ve vámi specifikujete správce front a bude aktivní v rámci skupiny sdílení front. Uvedete-li jiné jméno správce front než správce front, do kterého jste zadali správce front, musíte používat prostředí skupiny sdílení front a musí být povolen příkazový server.



- Hvězdička (\*). Příkaz se provádí na lokálním správci front a je také předán každému aktivnímu správci front ve skupině sdílení front.

Maximální délka je MQ\_QSG\_NAME\_LENGTH.

### **z/OS QSGDisposition (MQCFIN)**

Dispozice objektu v rámci skupiny (identifikátor parametru: MQIA\_QSG\_DISP). Tento parametr se vztahuje pouze k produktu z/OS .

Určuje dispozice objektu, na který příkaz aplikujete (to znamená, kde je definován a jak se chová). Hodnota může být některá z následujících:

#### **MQQSD\_KOPIE**

Definice objektu je umístěna v sadě stránek správce front, který provádí daný příkaz. Objekt byl definován pomocí příkazu pomocí parametru MQQSGD\_COPY. Jakýkoli objekt, který se nachází ve sdíleném úložišti, nebo jakýkoli objekt definovaný příkazem pomocí parametru MQQSGD\_Q\_MGR, není tímto příkazem ovlivněn.

#### **SKUPINA MQQSGD\_GROUP**

Definice objektu je uložena ve sdíleném úložišti. Objekt byl definován příkazem s použitím parametrů MQQSGD\_GROUP. Jakýkoli objekt umístěný na sadě stránek správce front, který provádí příkaz (s výjimkou lokální kopie objektu), není tímto příkazem ovlivněn.

Je-li příkaz úspěšný, je vygenerován následující příkaz MQSC a odeslán všem aktivním správcům front ve skupině sdílení front za účelem odstranění lokálních kopií na sadě stránek nula:

```
DELETE CHANNEL(name) QSGDISP(COPY)
```

Odstranění objektu skupiny se projeví bez ohledu na to, zda se nezdaří generovaný příkaz s QSGDISP (COPY).

#### **MQQSGD\_Q\_MGR**

Definice objektu je umístěna v sadě stránek správce front, který provádí daný příkaz. Objekt byl definován příkazem pomocí parametru MQQSGD\_Q\_MMGR. Jakýkoli objekt, který se nachází ve sdíleném úložišti, nebo jakákoli lokální kopie takového objektu, není tímto příkazem ovlivněn.

Hodnota MQQSGD\_Q\_MMGR je výchozí hodnotou.

Tento příkaz může kromě hodnot zobrazených na stránce [“Kódy chyb použitelné pro všechny příkazy”](#) na stránce 1329 vracet následující kódy chyb v záhlaví formátu odezvy.

## **Kódy chyb**

### **Reason (MQLONG)**

Hodnota může být některá z následujících:

#### **MQRCCF\_CHANNEL\_NOT\_FOUND**

Kanál nebyl nalezen.

#### **CHYBA MQRCCF\_CHANNEL\_TABLE\_TABLE\_ERROR**

Hodnota tabulky kanálu není platná.

## **Odstranit kanál (MQTT)**

Příkaz Odstranit kanál telemetrie (MQCMD\_DELETE\_CHANNEL) odstraní zadanou definici kanálu.

## **Povinné parametry**

### **ChannelName (MQCFST)**

Název kanálu (identifikátor parametru: MQCACH\_CHANNEL\_NAME).

Název definice kanálu, která má být odstraněna. Maximální délka řetězce je MQ\_CHANNEL\_NAME\_LENGTH.

### Channel Type (MQCFIN)

Typ kanálu (identifikátor parametru: MQIACH\_CHANNEL\_TYPE). Nezbytné při odstraňování kanálu telemetrie. Jediná hodnota, kterou lze momentálně zadat do parametru, je **MQCHT\_MQTT**.

### Kódy chyb

Tento příkaz může vracet následující kód chyby v záhlaví formátu odezvy, kromě hodnot zobrazených v [“Kódy chyb použitelné pro všechny příkazy”](#) na stránce 1329.

#### Reason (MQLONG)

Hodnota může být některá z následujících:

##### **MQRCCF\_CHANNEL\_NOT\_FOUND**

Kanál nebyl nalezen.

##### **CHYBA MQRCCF\_CHANNEL\_TABLE\_TABLE\_ERROR**

Hodnota tabulky kanálu není platná.

### Odstranit modul listener kanálu

Příkaz Odstranit modul listener kanálu (MQCMD\_DELETE\_LISTENER) odstraní existující definici modulu listener kanálu.

HP Integrity NonStop Server	IBM i	Systémy SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
	✓	✓	✓	

### Povinné parametry

#### ListenerName (MQCFST)

Název modulu listener (identifikátor parametru: MQCACH\_LISTENER\_NAME).

Tento parametr je názvem definice listeneru, která má být odstraněna. Maximální délka řetězce je MQ\_LISTENER\_NAME\_LENGTH.

### Odstranit objekt informací o komunikaci

Příkaz Odstranit objekt informací o komunikaci (MQCMD\_DELETE\_COMM\_INFO) odstraní uvedený objekt s informacemi o komunikaci.

HP Integrity NonStop Server	IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
	✓	✓	✓	

### Povinný parametr

#### CommInfoName (MQCFST)

Název definice informací o komunikaci, která má být odstraněna (identifikátor parametru: MQCA\_COMM\_INFO\_\_NAME).

### Odstranit seznam názvů

Příkaz Odstranit seznam názvů (MQCMD\_DELETE\_NAMELIST) odstraní existující definici seznamu názvů.

HP Integrity NonStop Server	IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
✓	✓	✓	✓	✓

## Povinné parametry

### **NameListName (MQCFST)**

Název seznamu názvů (identifikátor parametru: MQCA\_NAMELIST\_NAME).

Tento parametr je názvem definice seznamu názvů, která má být odstraněna. Maximální délka řetězce je MQ\_NAMELIST\_NAME\_LENGTH.

## Nepovinné parametry



### **CommandScope (MQCFST)**

Rozsah příkazu (identifikátor parametru: MQCACF\_COMMAND\_SCOPE). Tento parametr se vztahuje pouze k produktu z/OS .

Uvádí, jak se příkaz provádí, když je správce front členem skupiny sdílení front. Můžete uvést jednu z následujících možností:

- prázdné (nebo vynechte parametr úplně). Příkaz bude proveden ve správci front, v němž byl zadán.
- Název správce front. Příkaz se provede ve vámi specifikujete správce front a bude aktivní v rámci skupiny sdílení front. Uvedete-li jiné jméno správce front než správce front, do kterého jste zadali správce front, musíte používat prostředí skupiny sdílení front a musí být povolen příkazový server.
- Hvězdička (\*). Příkaz se provádí na lokálním správci front a je také předán každému aktivnímu správci front ve skupině sdílení front.

Maximální délka je MQ\_QSG\_NAME\_LENGTH.

### **QSGDisposition (MQCFIN)**

Dispozice objektu v rámci skupiny (identifikátor parametru: MQIA\_QSG\_DISP). Tento parametr se vztahuje pouze k produktu z/OS .

Určuje dispozice objektu, na který příkaz aplikujete (to znamená, kde je definován a jak se chová). Hodnota může být některá z následujících:

#### **MQQSD\_KOPIE**

Definice objektu je umístěna v sadě stránek správce front, který provádí daný příkaz. Objekt byl definován pomocí příkazu pomocí parametru MQQSGD\_COPY. Jakýkoli objekt, který se nachází ve sdíleném úložišti, nebo jakýkoli objekt definovaný pomocí příkazu, který má parametry MQQSGD\_Q\_MGR, není tímto příkazem ovlivněn.

#### **SKUPINA MQQSGD\_GROUP**

Definice objektu je uložena ve sdíleném úložišti. Objekt byl definován pomocí příkazu pomocí parametru MQQSGD\_GROUP. Jakýkoli objekt umístěný na sadě stránek správce front, který provádí příkaz (s výjimkou lokální kopie objektu), není tímto příkazem ovlivněn.

Je-li příkaz úspěšný, je vygenerován následující příkaz MQQC a odeslán všem aktivním správcům front ve skupině sdílení front za účelem odstranění lokálních kopií na sadě stránek nula:

```
DELETE NAMELIST(name) QSGDISP(COPY)
```

Odstranění objektu skupiny se projeví bez ohledu na to, zda se nezdaří generovaný příkaz s QSGDISP (COPY).

#### **MQQSGD\_Q\_MGR**

Definice objektu je umístěna v sadě stránek správce front, který provádí daný příkaz. Objekt byl definován příkazem pomocí parametru MQQSGD\_Q\_MMGR. Jakýkoli objekt, který se nachází ve sdíleném úložišti, nebo jakákoli lokální kopie takového objektu, není tímto příkazem ovlivněn.

Hodnota MQQSGD\_Q\_MMGR je výchozí hodnotou.

## Odstranit zásadu

Příkaz Odstranit zásadu (MQCMD\_DELETE\_PROT\_POLICY) odstraní zásadu zabezpečení.

HP Integrity NonStop Server	IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
	✓	✓	✓	

### Povinné parametry

#### **Policy-name (MQCFST)**

Název zásady zabezpečení, která má být odstraněna (identifikátor parametru: MQCA\_POLICY\_NAME).

Název zásady nebo zásady, které mají být odstraněny, jsou stejné jako název fronty nebo fronty, které řídí zásady.

Maximální délka řetězce je MQ\_OBJECT\_NAME\_LENGTH.

### Kódy chyb (Výmaz zásady zabezpečení)

Tento příkaz může kromě hodnot zobrazených na stránce “Kódy chyb použitelné pro všechny příkazy” na stránce 1329 vrátit následující kódy chyb v záhlaví formátu odezvy.

#### **Reason (MQLONG)**

Hodnota může být některá z následujících:

##### **CHYBA MQRC\_OBJECT\_TYPE\_ERROR**

Neplatný typ objektu.

##### **CHYBA\_ZÁSADY\_ZÁSADY\_MQRCCF\_POLICY**

Neplatný název zásady.

## Odstranit proces

Příkaz Odstranit proces (MQCMD\_DELETE\_PROCESS) odstraní existující definici procesu.

HP Integrity NonStop Server	IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
✓	✓	✓	✓	✓

### Povinné parametry

#### **ProcessName (MQCFST)**

Název procesu (identifikátor parametru: MQCA\_PROCESS\_NAME).

Definice procesu, která má být odstraněna. Maximální délka řetězce je MQ\_PROCESS\_NAME\_LENGTH.

### Nepovinné parametry



#### **CommandScope (MQCFST)**

Rozsah příkazu (identifikátor parametru: MQCACF\_COMMAND\_SCOPE). Tento parametr se vztahuje pouze k produktu z/OS.

Uvádí, jak se příkaz provádí, když je správce front členem skupiny sdílení front. Můžete uvést jednu z následujících možností:

- prázdné (nebo vynechte parametr úplně). Příkaz bude proveden ve správci front, v němž byl zadán.
- Název správce front. Příkaz se provede ve vámi specifikujete správce front a bude aktivní v rámci skupiny sdílení front. Uvedete-li jiné jméno správce front než správce front, do kterého jste zadali správce front, musíte používat prostředí skupiny sdílení front a musí být povolen příkazový server.

- Hvězdička (\*). Příkaz se provádí na lokálním správci front a je také předán každému aktivnímu správci front ve skupině sdílení front.

Maximální délka je MQ\_QSG\_NAME\_LENGTH.

### **QSGDisposition (MQCFIN)**

Dispozice objektu v rámci skupiny (identifikátor parametru: MQIA\_QSG\_DISP). Tento parametr se vztahuje pouze k produktu z/OS .

Určuje dispozice objektu, na který příkaz aplikujete (to znamená, kde je definován a jak se chová). Hodnota může být některá z následujících:

#### **MQQSD\_KOPIE**

Definice objektu je umístěna v sadě stránek správce front, který provádí daný příkaz. Objekt byl definován pomocí příkazu pomocí parametru MQQSGD\_COPY. Jakýkoli objekt, který se nachází ve sdíleném úložišti, nebo jakýkoli objekt definovaný pomocí příkazu, který má parametry MQQSGD\_Q\_MGR, není tímto příkazem ovlivněn.

#### **SKUPINA MQQSGD\_GROUP**

Definice objektu je uložena ve sdíleném úložišti. Objekt byl definován pomocí příkazu pomocí parametru MQQSGD\_GROUP. Jakýkoli objekt umístěný na sadě stránek správce front, který provádí příkaz (s výjimkou lokální kopie objektu), není tímto příkazem ovlivněn.

Je-li příkaz úspěšný, je vygenerován následující příkaz MQSC a odeslán všem aktivním správcům front ve skupině sdílení front za účelem odstranění lokálních kopií na sadě stránek nula:

```
DELETE PROCESS(name) QSGDISP(COPY)
```

Odstranění objektu skupiny se projeví bez ohledu na to, zda se nezdaří generovaný příkaz s QSGDISP (COPY).

#### **MQQSGD\_Q\_MGR**

Definice objektu je umístěna v sadě stránek správce front, který provádí daný příkaz. Objekt byl definován příkazem pomocí parametru MQQSGD\_Q\_MMGR. Jakýkoli objekt, který se nachází ve sdíleném úložišti, nebo jakákoli lokální kopie takového objektu, není tímto příkazem ovlivněn.

Hodnota MQQSGD\_Q\_MMGR je výchozí hodnotou.

## **Odstranit frontu**

Příkaz Odstranění fronty (MQCMD\_DELETE\_Q) odstraní frontu.

HP Integrity NonStop Server	IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
✓	✓	✓	✓	✓

## **Povinné parametry**

### **QName (MQCFST)**

Název fronty (identifikátor parametru: MQCA\_Q\_NAME).

Název fronty, která má být odstraněna.

Je-li atribut *Scope* fronty MQSCO\_CELL, je položka pro frontu odstraněna z adresáře buňky.

Maximální délka řetězce je MQ\_Q\_NAME\_LENGTH.

## **Nepovinné parametry**

### **Authrec (MQCFIN)**

Authrec (identifikátor parametru: MQIACF\_REMOVE\_AUTHREC).

Uvádí, zda je také odstraněn přidružený záznam oprávnění.

Tento parametr se nevztahuje na z/OS.

Hodnota může být některá z následujících:

**MQRA\_YES**

Záznam oprávnění přidružený k objektu je vymazán. Toto nastavení je výchozí.

**MQRA\_NO**

Záznam oprávnění přidružený k objektu se neodstraní.

z/OS

**CommandScope (MQCFST)**

Rozsah příkazu (identifikátor parametru: MQCACF\_COMMAND\_SCOPE). Tento parametr se vztahuje pouze k produktu z/OS .

Uvádí, jak se příkaz provádí, když je správce front členem skupiny sdílení front. Můžete uvést jednu z následujících možností:

- prázdné (nebo vynechte parametr úplně). Příkaz bude proveden ve správci front, v němž byl zadán.
- Název správce front. Příkaz se provede ve vámi specifikujete správce front a bude aktivní v rámci skupiny sdílení front. Uvedete-li jiné jméno správce front než správce front, do kterého jste zadali správce front, musíte používat prostředí skupiny sdílení front a musí být povolen příkazový server.
- Hvězdička (\*). Příkaz se provádí na lokálním správci front a je také předán každému aktivnímu správci front ve skupině sdílení front.

Maximální délka je MQ\_QSG\_NAME\_LENGTH.

**Purge (MQCFIN)**

Vyprázdnit frontu (identifikátor parametru: MQIACF\_PURGE).

Pokud ve frontě existují zprávy ve frontě MQPO\_YES, musí být zadán jinak, jinak příkaz selže. Pokud tento parametr není přítomen, fronta se vyprázdní.

Platné pouze pro frontu typu local.

Hodnota může být některá z následujících:

**MQPO\_YES**

Vyprázdněte frontu.

**MQPO\_NO**

Nevyprázdněte frontu.

z/OS

**QSGDisposition (MQCFIN)**

Dispozice objektu v rámci skupiny (identifikátor parametru: MQIA\_QSG\_DISP). Tento parametr se vztahuje pouze k produktu z/OS .

Určuje dispozice objektu, na který příkaz aplikujete (to znamená, kde je definován a jak se chová). Hodnota může být některá z následujících:

**MQQSD\_KOPIE**

Definice objektu je umístěna v sadě stránek správce front, který provádí daný příkaz. Objekt byl definován pomocí příkazu pomocí parametru MQQSGD\_COPY. Jakýkoli objekt, který se nachází ve sdíleném úložišti, nebo jakýkoli objekt definovaný pomocí příkazu, který má parametry MQQSGD\_Q\_MGR, není tímto příkazem ovlivněn.

**SKUPINA MQQSGD\_GROUP**

Definice objektu je uložena ve sdíleném úložišti. Objekt byl definován pomocí příkazu pomocí parametru MQQSGD\_GROUP. Jakýkoli objekt umístěný na sadě stránek správce front, který provádí příkaz (s výjimkou lokální kopie objektu), není tímto příkazem ovlivněn.

Je-li odstranění úspěšné, vygeneruje se následující příkaz MQSC a odešle se všem aktivním správcům front ve skupině sdílení front za účelem odstranění lokálních kopií na sadě stránek nula:

```
DELETE queue(q-name) QSGDISP(COPY)
```

nebo, pouze pro lokální frontu:

```
DELETE QLOCAL(q-name) NOPURGE QSGDISP(COPY)
```

Odstranění objektu skupiny vstoupí v platnost, i když selže generovaný příkaz s QSGDISP (COPY).

**Poznámka:** Vždy získáte volbu NOPURGE, i když uvedete MQPO\_YES pro *Purge* . Chcete-li odstranit zprávy v lokálních kopiích front, musíte pro každou kopii explicitně vydat příkaz Delete Queue s hodnotou *QSGDisposition* MQQSGD\_COPY a *Purge* hodnotu MQPO\_YES.

### **MQQSGD\_Q\_MGR**

Definice objektu je umístěna v sadě stránek správce front, který provádí daný příkaz. Objekt byl definován příkazem pomocí parametru MQQSGD\_Q\_MMGR. Jakýkoli objekt, který se nachází ve sdíleném úložišti, nebo jakákoli lokální kopie takového objektu, není tímto příkazem ovlivněn.

Hodnota MQQSGD\_Q\_MMGR je výchozí hodnotou.

### **SDÍLENÝ MQQSGD\_SHARED**

Platné pouze pro frontu typu local.

Objekt je umístěn ve sdíleném úložišti. Objekt byl definován pomocí příkazu pomocí parametru MQQSGD\_SHARED. Jakýkoli objekt umístěný na sadě stránek správce front, který provádí příkaz, nebo kterýkoli objekt definovaný příkazem pomocí parametru MQQSGD\_GROUP, není tímto příkazem ovlivněn.

### **QType (MQCFIN)**

Typ fronty (identifikátor parametru: MQIA\_Q\_TYPE).

Je-li tento parametr přítomen, musí být fronta stejného typu.

Hodnota může být následující:

#### **ALIAS MQQ\_ALIAS**

Definice alias fronty.

#### **MQQ\_LOCAL**

Lokální fronta.

#### **MQQT\_REMOTE**

Lokální definice vzdálené fronty.

#### **MQQ\_MODEL**

Definice modelové fronty.

## **Kódy chyb (Odstranit frontu)**

Tento příkaz může vrátet následující kódy chyb v záhlaví formátu odezvy, kromě hodnot uvedených v [“Kódy chyb použitelné pro všechny příkazy”](#) na stránce 1329.

### **Reason (MQLONG)**

Hodnota může být některá z následujících:

#### **MQRC\_Q\_NOT\_EMPTY**

(2055, X'807 ') Fronta obsahuje jednu nebo více zpráv nebo nepotvrzené vložení nebo získání požadavků.

## **Odstranit službu**

Příkaz Odstranit službu (MQCMD\_DELETE\_SERVICE) odstraní existující definici služby.

HP Integrity NonStop Server	IBM i	Systémy SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
	✓	✓	✓	

## Povinné parametry

### **ServiceName (MQCFST)**

Název služby (identifikátor parametru: MQCA\_SERVICE\_NAME).

Tento parametr je názvem definice služby, která má být odstraněna.

Maximální délka řetězce je MQ\_OBJECT\_NAME\_LENGTH.

## Odstranit úložnou třídu

Příkaz Odstranit třídu úložiště (MQCMD\_DELETE\_STG\_CLASS) odstraní existující definici třídy úložiště.

HP Integrity NonStop Server	IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
				✓

## Povinné parametry

### **StorageClassName (MQCFST)**

Název třídy úložiště (identifikátor parametru: MQCA\_STORAGE\_CLASS).

Definice třídy úložiště, která má být odstraněna. Maximální délka řetězce je MQ\_STORAGE\_CLASS\_LENGTH.

## Nepovinné parametry

### **CommandScope (MQCFST)**

Rozsah příkazu (identifikátor parametru: MQCACF\_COMMAND\_SCOPE).

Uvádí, jak se příkaz provádí, když je správce front členem skupiny sdílení front. Můžete uvést jednu z následujících možností:

- prázdné (nebo vynechte parametr úplně). Příkaz bude proveden ve správci front, v němž byl zadán.
- Název správce front. Příkaz se provede ve vámi specifikujete správce front a bude aktivní v rámci skupiny sdílení front. Uvedete-li jiné jméno správce front než správce front, do kterého jste zadali správce front, musíte používat prostředí skupiny sdílení front a musí být povolen příkazový server.
- Hvězdička (\*). Příkaz se provádí na lokálním správci front a je také předán každému aktivnímu správci front ve skupině sdílení front.

Maximální délka je MQ\_QSG\_NAME\_LENGTH.

### **QSGDisposition (MQCFIN)**

Dispozice objektu v rámci skupiny (identifikátor parametru: MQIA\_QSG\_DISP).

Určuje dispozice objektu, na který příkaz aplikujete (to znamená, kde je definován a jak se chová). Hodnota může být některá z následujících:

#### **MQQSD\_KOPIE**

Definice objektu je umístěna v sadě stránek správce front, který provádí daný příkaz. Objekt byl definován pomocí příkazu pomocí parametru MQQSGD\_COPY. Jakýkoli objekt, který se nachází ve sdíleném úložišti, nebo jakýkoli objekt definovaný pomocí příkazu, který má parametry MQQSGD\_Q\_MGR, není tímto příkazem ovlivněn.

#### **SKUPINA MQQSGD\_GROUP**

Definice objektu je uložena ve sdíleném úložišti. Objekt byl definován pomocí příkazu pomocí parametru MQQSGD\_GROUP. Jakýkoli objekt umístěný na sadě stránek správce front, který provádí příkaz (s výjimkou lokální kopie objektu), není tímto příkazem ovlivněn.



Je-li příkaz úspěšný, je vygenerován následující příkaz MQSC a odeslán všem aktivním správcům front ve skupině sdílení front za účelem odstranění lokálních kopií na sadě stránek nula:

```
DELETE STGCLASS(name) QSGDISP(COPY)
```

Odstranění objektu skupiny se projeví bez ohledu na to, zda se nezdaří generovaný příkaz s QSGDISP (COPY).

### **MQQSGD\_Q\_MGR**

Definice objektu je umístěna v sadě stránek správce front, který provádí daný příkaz. Objekt byl definován příkazem pomocí parametru MQQSGD\_Q\_MMGR. Jakýkoli objekt, který se nachází ve sdíleném úložišti, nebo jakákoli lokální kopie takového objektu, není tímto příkazem ovlivněn.

Hodnota MQQSGD\_Q\_MMGR je výchozí hodnotou.

## **Odstranit odběr**

Příkaz Odstranit odběr (MQCMD\_DELETE\_SUBSCRIPTION) odstraní odběr.

HP Integrity NonStop Server	IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
	✓	✓	✓	✓

## **Povinné parametry**

### **SubName (MQCFST)**

Název odběru (identifikátor parametru: MQCACF\_SUB\_NAME).

Určuje jedinečný název odběru. Je-li zadán název odběru, musí být zcela zadán; zástupný znak není přijatelný.

Název odběru musí odkazovat na trvalý odběr.

Není-li parametr *SubName* zadán, musí být zadán parametr *SubId*, který identifikuje odběr, který má být odstraněn.

Maximální délka řetězce je MQ\_SUB\_NAME\_LENGTH.

### **SubId (MQCFBS)**

Identifikátor odběru (identifikátor parametru: MQBACF\_SUB\_ID).

Určuje jedinečný interní identifikátor odběru.

Pokud jste nezadali hodnotu pro *SubName*, musíte zadat hodnotu pro *SubId*.

Maximální délka řetězce je MQ\_CORREL\_ID\_LENGTH.

## **Nepovinné parametry**

### **CommandScope (MQCFST)**

Rozsah příkazu (identifikátor parametru: MQCACF\_COMMAND\_SCOPE). Tento parametr se vztahuje pouze k produktu z/OS.

Určuje, jak je příkaz zpracován, když je správce front členem skupiny sdílení front. Můžete uvést jednu z následujících možností:

- Mezera (nebo vynechte parametr úplně). Příkaz se zpracovává v tom správci front, kde byl zadán.
- Název správce front. Příkaz je zpracován ve správci front, který jste zadali, a je tak aktivní v rámci skupiny sdílení front. Uvedete-li jiné jméno správce front než správce front, do kterého jste zadali správce front, musíte používat prostředí skupiny sdílení front a musí být povolen příkazový server.
- Hvězdička (\*). Příkaz je zpracován v lokálním správci front a je také předáván každému aktivnímu správci front ve skupině sdílení front.

Maximální délka je MQ\_QSG\_NAME\_LENGTH.

*CommandScope* nelze použít jako parametr, podle kterého chcete filtrovat.

## Odstranit téma

Příkaz Odstranit téma (MQCMD\_DELETE\_TOPIC) odstraní určený objekt administrativního tématu.

HP Integrity NonStop Server	IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
	✓	✓	✓	✓

## Povinné parametry

### **TopicName (MQCFST)**

Název definice administrativního tématu, která má být odstraněna (identifikátor parametru: MQCA\_TOPIC\_NAME).

Maximální délka řetězce je MQ\_TOPIC\_NAME\_LENGTH.

## Nepovinné parametry

### **Authrec (MQCFIN)**

Authrec (identifikátor parametru: MQIACF\_REMOVE\_AUTHREC).

Uvádí, zda je také odstraněn přidružený záznam oprávnění.

Tento parametr se nevztahuje na z/OS.

Hodnota může být některá z následujících:

#### **MQRA\_YES**

Záznam oprávnění přidružený k objektu je vymazán. Toto nastavení je výchozí.

#### **MQRA\_NO**

Záznam oprávnění přidružený k objektu se neodstraní.

### **CommandScope (MQCFST)**

Rozsah příkazu (identifikátor parametru: MQCACF\_COMMAND\_SCOPE). Tento parametr se vztahuje pouze k produktu z/OS .

Uvádí, jak se příkaz provádí, když je správce front členem skupiny sdílení front. Můžete uvést jednu z následujících možností:

- prázdné (nebo vynechte parametr úplně). Příkaz bude proveden ve správci front, v němž byl zadán.
- Název správce front. Příkaz se provede ve vámi specifikujete správce front a bude aktivní v rámci skupiny sdílení front. Uvedete-li jiné jméno správce front než správce front, do kterého jste zadali správce front, musíte používat prostředí skupiny sdílení front a musí být povolen příkazový server.
- Hvězdička (\*). Příkaz se provádí na lokálním správci front a je také předán každému aktivnímu správci front ve skupině sdílení front.

Maximální délka je MQ\_QSG\_NAME\_LENGTH.

### **QSGDisposition (MQCFIN)**

Dispozice objektu v rámci skupiny (identifikátor parametru: MQIA\_QSG\_DISP). Tento parametr se vztahuje pouze k produktu z/OS .

Určuje dispozice objektu, na který příkaz aplikujete (to znamená, kde je definován a jak se chová). Hodnota může být některá z následujících:

## **MQQSD\_KOPIE**

Definice objektu je umístěna v sadě stránek správce front, který provádí daný příkaz. Objekt byl definován pomocí příkazu pomocí parametru MQQSGD\_COPY. Jakýkoli objekt, který se nachází ve sdíleném úložišti, nebo jakýkoli objekt definovaný pomocí příkazu, který má parametry MQQSGD\_Q\_MGR, není tímto příkazem ovlivněn.

## **SKUPINA MQQSGD\_GROUP**

Definice objektu je uložena ve sdíleném úložišti. Objekt byl definován pomocí příkazu pomocí parametru MQQSGD\_GROUP. Jakýkoli objekt umístěný na sadě stránek správce front, který provádí příkaz (s výjimkou lokální kopie objektu), není tímto příkazem ovlivněn.

Je-li odstranění úspěšné, vygeneruje se následující příkaz MQSC a odešle se všem aktivním správcům front ve skupině sdílení front, aby vytvořil nebo odstranil lokální kopie na sadě stránek nula:

```
DELETE TOPIC(name) QSGDISP(COPY)
```

Odstranění objektu skupiny vstoupí v platnost, i když selže generovaný příkaz s QSGDISP (COPY).

## **MQQSGD\_Q\_MGR**

Definice objektu je umístěna v sadě stránek správce front, který provádí daný příkaz. Objekt byl definován příkazem pomocí parametru MQQSGD\_Q\_MMGR. Jakýkoli objekt, který se nachází ve sdíleném úložišti, nebo jakákoli lokální kopie takového objektu, není tímto příkazem ovlivněn.

Hodnota MQQSGD\_Q\_MMGR je výchozí hodnotou.

## **Esc**

Příkaz Escape (MQCMD\_ESCAPE) předává vzdálenému správci front příkaz IBM MQ (MQSC).

<b>HP Integrity NonStop Server</b>	<b>IBM i</b>	<b>SYSTÉM UNIX a Linux</b>	<b>Windows</b>	<b>z/OS</b>
✓	✓	✓	✓	

Použijte příkaz Escape, když správce front (nebo aplikace), který odesílá příkaz, nepodporuje daný příkaz IBM MQ , a proto jej nerozpoznáte a nemůže sestavit požadovaný příkaz PCF.

Příkaz Escape lze také použít k odeslání příkazu, pro který nebyl definován žádný Programovatelný formát příkazu.

Jediný typ příkazu, který lze provést, je takový, který je identifikován jako MQSC, který je rozpoznán na přijímajícím správci front.

## **Povinné parametry**

### **EscapeType (MQCFIN)**

Typ změny významu (identifikátor parametru: MQIACF\_ESCAPE\_TYPE).

Jediná podporovaná hodnota je:

#### **MQET\_MQSC**

IBM MQ příkazu.

### **EscapeText (MQCFST)**

Text změny významu (identifikátor parametru: MQCACF\_ESCAPE\_TEXT).

Řetězec pro zadržení příkazu. Délka řetězce je omezena pouze velikostí zprávy.

## **Kódy chyb**

Tento příkaz může vracet následující kód chyby v záhlaví formátu odezvy, kromě hodnot zobrazených v “Kódy chyb použitelné pro všechny příkazy” na stránce [1329](#).

### Reason (MQLONG)

Hodnota může být některá z následujících:

#### CHYBA MQRCCF\_ESCAPE\_TYPE\_ERROR

Typ Escape není platný.

## Úniková (odezva)

Odpověď na příkaz Escape (MQCMD\_ESCAPE) se skládá z hlavičky odpovědi následovaného dvěma strukturami parametrů, z nichž jedna obsahuje řídicí typ, a druhou obsahující textovou odpověď. Více než jedna taková zpráva může být vydána, v závislosti na příkazu uvedeném v požadavku Escape.

HP Integrity NonStop Server	IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
✓	✓	✓	✓	

Pole *Command* v záhlaví odezvy MQCFH obsahuje identifikátor příkazu MQCMD\_\* v textovém příkazu obsaženém v parametru *EscapeText* v původním příkazu Escape. Například pokud *EscapeText* v původním příkazu Escape byl zadán PING QMGR, *Command* v odezvě má hodnotu MQCMD\_PING\_Q\_MGR.

Je-li možné určit výsledek příkazu, *CompCode* v záhlaví odpovědi identifikuje, zda byl příkaz úspěšný. Úspěch nebo jinak může být tedy určen bez příjemce odpovědi, který má analyzovat text odpovědi.

Není-li možné určit výsledek příkazu, *CompCode* v záhlaví odezvy má hodnotu MQCC\_UNKNOWN a *Reason* je MQRC\_NONE.

## Parametry

### EscapeType (MQCFIN)

Typ změny významu (identifikátor parametru: MQIACF\_ESCAPE\_TYPE).

Jediná podporovaná hodnota je:

#### MQET\_MQSC

IBM MQ příkazu.

### EscapeText (MQCFST)

Text změny významu (identifikátor parametru: MQCACF\_ESCAPE\_TEXT).

Řetězec obsahující odpověď na původní příkaz.

## Zjistit archiv

Příkaz Inquire Archive (MQCMD\_INQUIRE\_ARCHIVE) vrací parametry a informace o archivním systému.

HP Integrity NonStop Server	IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
				✓

## Nepovinné parametry

### CommandScope (MQCFST)

Rozsah příkazu (identifikátor parametru: MQCACF\_COMMAND\_SCOPE).

Uvádí, jak se příkaz provádí, když je správce front členem skupiny sdílení front. Můžete uvést jednu z následujících možností:

- prázdné (nebo vynechte parametr úplně). Příkaz bude proveden ve správci front, v němž byl zadán.

- Název správce front. Příkaz se provede ve vámi specifikujete správce front a bude aktivní v rámci skupiny sdílení front. Uvedete-li jiné jméno správce front než správce front, do kterého jste zadali správce front, musíte používat prostředí skupiny sdílení front a musí být povolen příkazový server.
- Hvězdička (\*). Příkaz se provádí na lokálním správci front a je také předán každému aktivnímu správci front ve skupině sdílení front.

Maximální délka je MQ\_QSG\_NAME\_LENGTH.

## Zjišťovat archiv (odpověď)

Odpověď na příkaz Inquire Archive (MQCMD\_INQUIRE\_ARCHIVE) se skládá z hlavičky odpovědi následovaného strukturou *ParameterType* a kombinací struktur parametrů atributu určené hodnotou *ParameterType*.

HP Integrity NonStop Server	IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
				✓

### Vždy vráceno:

*ParameterType* Uvádí typ informací o archivaci, které jsou vráceny. Hodnota může být některá z následujících:

#### **VÝCHOZÍ HODNOTA MQSYSP\_TYPE\_INITIAL**

Počáteční nastavení parametrů archivu.

#### **MQSYSP\_TYPE\_SET**

Nastavení parametrů archivu, pokud byla změněna od jejich počátečního nastavení.

#### **MQSYSP\_TYPE\_ARCHIVE\_TAPE**

Parametry vztahující se k páskové jednotce (je-li používána). Pro archivační protokolování se používá jedna taková zpráva na jednu páskovou jednotku.

### Vrací, pokud *ParameterType* je MQSYSP\_TYPE\_INITIAL (jedna zpráva je vrácena):

*AllocPrimary, AllocSecondary, AllocUnits, ArchivePrefix1, ArchivePrefix2, ArchiveRetention, ArchiveUnit1, ArchiveUnit2, ArchiveWTOR, BlockSize, Catalog, Compact, Protect, QuiesceInterval, RoutingCode, TimeStampFormat*

### Navraceno, pokud *ParameterType* je MQSYSP\_TYPE\_SET a jakákoli hodnota je nastavena (jedna zpráva je vrácena):

*AllocPrimary, AllocSecondary, AllocUnits, ArchivePrefix1, ArchivePrefix2, ArchiveRetention, ArchiveUnit1, ArchiveUnit2, ArchiveWTOR, BlockSize, Catalog, Compact, Protect, QuiesceInterval, RoutingCode, TimeStampFormat*

### Vrací, pokud *ParameterType* je MQSYSP\_TYPE\_ARCHIVE\_TAPE (jedna zpráva je vrácena pro každou páskovou jednotku, která se používá pro archivační protokolování):

*DataSetName, LogCorrelId, UnitAddress, UnitStatus, UnitVolser*

## Data odpovědi-informace o parametrech archivu

### ***AllocPrimary* (MQCFIN)**

Primární přidělení prostoru pro datové sady DASD (identifikátor parametru: MQIACF\_SYSP\_ALLOC\_PRIMARY).

Uvádí alokaci primárního prostoru pro datové sady DASD v jednotkách uvedených v parametru *AllocUnits*.

### ***AllocSecondary* (MQCFIN)**

Sekundární přidělení prostoru pro datové sady DASD (identifikátor parametru: MQIACF\_SYSP\_ALLOC\_SECONDARY).

Uvádí alokaci sekundárního prostoru pro datové sady DASD v jednotkách uvedených v parametru *AllocUnits*.

**AllocUnits (MQCFIN)**

Alokační jednotka (identifikátor parametru: MQIACF\_SYSP\_ALLOC\_UNIT).

Uvádí jednotku, ve které jsou prováděny alokace primárního a sekundárního prostoru. Hodnota může být některá z následujících:

**MQSYSP\_ALLOC\_BLK**

Bloky.

**MQSYSP\_ALLOC\_TRK**

Sleduje.

**MQSYSP\_ALLOC\_CYL**

Tlakové láhve.

**ArchivePrefix1 (MQCFST)**

Předpona pro první název datové sady protokolu archivu (identifikátor parametru: MQCACF\_SYSP\_ARCHIVE\_PFX1).

Maximální délka řetězce je MQ\_ARCHIVE\_PFX\_LENGTH.

**ArchivePrefix2 (MQCFST)**

Předpona pro druhý název datové sady protokolu archivu (identifikátor parametru: MQCACF\_SYSP\_ARCHIVE\_PFX2).

Maximální délka řetězce je MQ\_ARCHIVE\_PFX\_LENGTH.

**ArchiveRetention (MQCFIN)**

Doba uchování archivu (identifikátor parametru: MQIACF\_SYSP\_ARCHIVE\_RETAIN).

Uvádí období uchování, ve dnech, které má být použito při vytvoření datové sady protokolu archivace.

**ArchiveUnit1 (MQCFST)**

Určuje typ zařízení nebo název jednotky zařízení, které se používá k uložení první kopie datové sady protokolu archivu (identifikátor parametru: MQCACF\_SYSP\_ARCHIVE\_UNIT1).

Maximální délka řetězce je MQ\_ARCHIVE\_UNIT\_LENGTH.

**ArchiveUnit2 (MQCFST)**

Určuje typ zařízení nebo název jednotky zařízení, které se používá k ukládání druhé kopie datové sady protokolu archivu (identifikátor parametru: MQCACF\_SYSP\_ARCHIVE\_UNIT2).

Maximální délka řetězce je MQ\_ARCHIVE\_UNIT\_LENGTH.

**ArchiveWTOR (MQCFIN)**

Určuje, zda má být před pokusem o připojení datové sady protokolu archivace (identifikátor parametru: MQIACF\_SYSP\_ARCHIVE\_WTOR) odeslána zpráva operátorovi a odpověď.

Hodnota může být následující:

**MQSYSP\_YES**

Je třeba odeslat zprávu a obdržet odpověď před pokusem o připojení datové sady protokolu archivu.

**MQSYSP\_NO**

Zpráva se neodešle a odpověď byla přijata před pokusem o připojení datové sady protokolu archivu.

**BlockSize (MQCFIN)**

Velikost bloku datové sady protokolu archivu (identifikátor parametru: MQIACF\_SYSP\_BLOCK\_SIZE).

**Catalog (MQCFIN)**

Určuje, zda jsou datové sady protokolu archivu katalogizovány v primárním integrovaném prostředí integrovaného katalogu (identifikátor parametru: MQIACF\_SYSP\_CATALOG).

Hodnota může být následující:

**MQSYSP\_YES**

Archivní datové sady protokolu jsou katalogizovány.

**MQSYSP\_NO**

Archivní datové sady protokolu nejsou katalogizovány.

**Compact (MQCFIN)**

Určuje, zda mají být data zapisovaná do protokolů archivu komprimována (identifikátor parametru: MQIACF\_SYSP\_COMPACT).

Hodnota může být některá z následujících:

**MQSYSP\_YES**

Data mají být zhuštěná.

**MQSYSP\_NO**

Data nemají být zhuštěná.

**Protect (MQCFIN)**

Ochrana podle externího správce zabezpečení (ESM) (identifikátor parametru: MQIACF\_SYSP\_PROTECT).

Určuje, zda jsou datové sady protokolu archivace při vytváření datových sad chráněny profily ESM.

Hodnota může být některá z následujících:

**MQSYSP\_YES**

Profily datové sady jsou vytvářeny při odlehčování protokolů.

**MQSYSP\_NO**

Profily nejsou vytvářeny.

**QuiesceInterval (MQCFIN)**

Maximální čas povolený pro uvedení do klidového stavu (identifikátor parametru: MQIACF\_SYSP QUIESCE\_INTERVAL).

Uvádí maximální dobu, v sekundách, povolenou pro uvedení do klidového stavu.

**RoutingCode (MQCFIL)**

Seznam kódů směrování produktu z/OS (identifikátor parametru: MQIACF\_SYSP\_ROUTING\_CODE).

Uvádí seznam směrovacích kódů z/OS pro zprávy o datových sadách protokolu archivace na operátora. V seznamu může být 1-14 záznamů.

**TimeStampFormat (MQCFIN)**

Zahrnuté časové razítko (identifikátor parametru: MQIACF\_SYSP\_TIMESTAMP).

Uvádí, zda název datové sady protokolu archivace obsahuje časovou značku.

Hodnota může být následující:

**MQSYSP\_YES**

Názvy obsahují časové razítko.

**MQSYSP\_NO**

Názvy nezahrnují časovou značku.

**MQSYSP\_EXTENDED.**

Názvy obsahují časové razítko.

**Data odpovědi-informace o stavu páskové jednotky****DataSetName (MQCFST)**

Název datové sady (identifikátor parametru: MQCACF\_DATA\_SET\_NAME).

Uvádí název datové sady na páskovém nosiči, který je zpracováván, nebo byl naposledy zpracován.

Maximální délka řetězce je MQ\_DATA\_SET\_NAME\_LENGTH.

**LogCorrelId (MQCFST)**

Identifikátor korelace (identifikátor parametru: MQCACF\_SYSP\_LOG\_CORREL\_ID).

Uvádí ID korelace přidružené k uživateli, který je zpracováván. Tento parametr je prázdný, pokud neexistuje aktuální uživatel.

Maximální délka řetězce je MQ\_LOG\_CORREL\_ID\_LENGTH.

#### **UnitAddress (MQCFIN)**

Adresa páskové jednotky: MQIACF\_SYSP\_UNIT\_ADDRESS).

Uvádí fyzickou adresu páskové jednotky alokované pro čtení protokolu archivace.

#### **UnitStatus (MQCFIN)**

Stav, je-li pásková jednotka: MQIACF\_SYSP\_UNIT\_STATUS).

Hodnota může být následující:

##### **MQSYSP\_STATUS\_BUSY**

Pásková jednotka je zaneprázdněna, aktivně zpracovává datovou sadu protokolu archivu.

##### **MQSYSP\_STATUS\_PREMOUNT**

Pásková jednotka je aktivní a alokována pro předmontáž.

##### **MQSYSP\_STATUS\_AVAILABLE**

Pásková jednotka je k dispozici, neaktivní a čeká na práci.

##### **MQSYSP\_STATUS\_UNKNOWN**

Stav páskové jednotky je neznámý.

#### **UnitVolsr (MQCFST)**

Sériové číslo svazku, který je připojen (identifikátor parametru: MQCACF\_SYSP\_UNIT\_VOLSER).

Maximální délka řetězce je MQ\_VOLSER\_LENGTH.

## **Zjistit objekt ověřovacích informací**

Příkaz Inquire authentication information object (MQCMD\_INQUIRE\_AUTH\_INFO) inquires about the attributes of authentication information objects.

<b>HP Integrity NonStop Server</b>	<b>IBM i</b>	<b>SYSTÉM UNIX a Linux</b>	<b>Windows</b>	<b>z/OS</b>
✓	✓	✓	✓	✓

## **Povinné parametry**

#### **AuthInfoName (MQCFST)**

Název objektu ověřovacích informací (identifikátor parametru: MQCA\_AUTH\_INFO\_\_NAME).

Uvádí název objektu ověřovacích informací o tom, které informace mají být vráceny.

Názvy objektů generických ověřovacích informací jsou podporovány. Generický název je řetězec znaků následovaný hvězdičkou (\*), například ABC\*, a vybírá všechny objekty ověřovacích informací, které mají názvy, které začínají na vybraný řetězec znaků. Hvězdička ve vlastním seznamu odpovídá všem možným názvům.

Maximální délka řetězce je MQ\_AUTH\_INFO\_NAME\_LENGTH.

## **Nepovinné parametry**

#### **Atributy AuthInfoAttrs (MQCFIL)**

Atributy objektu ověřovacích informací (identifikátor parametru: MQIACF\_AUTH\_INFO\_ATTRS).

Seznam atributů může uvádět následující hodnotu-výchozí hodnotu, pokud není parametr zadán):

##### **MQIACF\_ALL**

Všechny atributy.

nebo kombinace následujících možností:



**MQIA\_ADOPT\_CONTEXT**

Převzetí prezentovaných pověření jako kontextu pro aplikaci.

**MQCA\_ALTERATION\_DATE**

Datum, kdy byla definice naposledy změněna.

**MQCA\_ALTERATION\_TIME**

Čas, kdy byla definice naposledy změněna.

**MQCA\_AUTH\_INFO\_DESC**

Popis objektu ověřovacích informací.

**MQCA\_AUTH\_INFO\_NAME**

Název objektu ověřovacích informací.

**MQIA\_AUTH\_INFO\_TYPE**

Typ objektu ověřovacích informací.

**MQCA\_AUTH\_INFO\_CONN\_NAME**

Název připojení objektu ověřovacích informací.

Tento atribut je relevantní pouze v případě, že je **AuthInfoType** nastaven na MQAIT\_CRL\_LDAP nebo MQAIT\_IDPW\_LDAP.

**MEQI\_AUTHENTICATION\_FAIL\_DELAY**

Prodleva (v sekundách) před tím, než se aplikaci vrátí selhání ověření.

**MQIA\_AUTHENTICATION\_METHOD**

Metoda ověření pro hesla uživatelů.

**VAZBA MQIA\_CHECK\_CLIENT\_VAZBA**

Požadavky na ověření pro klientské aplikace.

**MQIA\_CHECK\_LOCAL\_BINDING**

Požadavky na ověření pro lokálně vázané aplikace.

**MQIA\_LDAP\_AUTHORMD**

Metoda autorizace pro správce front.

**MQCA\_LDAP\_BASE\_DN\_GROUPS**

Základní rozlišující název pro skupiny na serveru LDAP.

**MQCA\_LDAP\_BASE\_DN\_USERS**

Základní rozlišující název pro uživatele na serveru LDAP.

**POLE MQCA\_LDAP\_FIND\_GROUP\_FIELD**

Název atributu použitého v rámci položky LDAP k určení členství ve skupině.

**MQCA\_LDAP\_GROUP\_ATTR\_FIELD**

Atribut LDAP, který představuje jednoduchý název pro skupinu.

**MQCA\_LDAP\_GROUP\_OBJECT\_CLASS**

Třída objektů LDAP používaná pro záznamy skupin v úložišti LDAP.

**MQIA\_LDAP\_NESTGRP**

Určuje, zda jsou skupiny LDAP zkontrolovány kvůli členství v jiných skupinách.

**MQCA\_LDAP\_PASSWORD**

Heslo služby LDAP v objektu ověřovacích informací.

Tento atribut je relevantní pouze v případě, že je **AuthInfoType** nastaven na MQAIT\_CRL\_LDAP nebo MQAIT\_IDPW\_LDAP.

**MQIA\_LDAP\_ZABEZPEČ\_COMM**

Zda má být připojení k serveru LDAP provedeno bezpečně pomocí TLS.

**POLE MQCA\_LDAP\_SHORT\_USER\_FIELD**

Pole v záznamu uživatele LDAP, které má být použito jako krátké jméno uživatele v produktu IBM MQ.

**MQCA\_LDAP\_USER\_ATTR\_FIELD**

Pole v záznamu uživatele LDAP, které má být použito k interpretaci ID uživatele poskytnutého aplikací, pokud ID uživatele neobsahuje kvalifikátor.

**MQCA\_LDAP\_JMÉNO\_UŽIVATELE**

Jméno uživatele LDAP v objektu ověřovacích informací.

Tento atribut je relevantní pouze v případě, že je **AuthInfoType** nastaven na MQAIT\_CRL\_LDAP nebo MQAIT\_IDPW\_LDAP.

**MQCA\_LDAP\_USER\_OBJECT\_CLASS**

Třída objektů LDAP používaná pro záznamy uživatelů v úložišti LDAP.

**HODNOTA MQCA\_AUTH\_INFO\_OCSP\_URL**

Adresa URL odpovídajícího modulu OCSP, použitá k zaškrtnutí odvolání certifikátu.

**Typ AuthInfo(MQCFIN)**

Typ objektu ověřovacích informací. Jsou přijímány následující hodnoty:

**MQAIT\_CRL\_LDAP**

Objekty ověřovacích informací určující seznam odvolaných certifikátů uchovávané na serverech LDAP.

**MQACY\_OCSP**

Objekty ověřovacích informací určující kontrolu odvolání certifikátů pomocí protokolu OCSP.

**MQAIT\_IDPW\_OS**

Objekty ověřovacích informací určují kontrolu odvolání certifikátů pomocí ID uživatele a kontroly hesla prostřednictvím operačního systému.

**MQITOM\_IDPW\_LDAP**

Objekty ověřovacích informací určují kontrolu odvolání certifikátů pomocí ID uživatele a kontroly hesla prostřednictvím serveru LDAP.

**MQIT\_VŠE**

Objekty ověřovacích informací libovolného typu.

**z/OS CommandScope (MQCFST)**

Rozsah příkazu (identifikátor parametru: MQCACF\_COMMAND\_SCOPE). Tento parametr se vztahuje pouze k produktu z/OS .

Uvádí, jak se příkaz provádí, když je správce front členem skupiny sdílení front. Můžete uvést jednu z následujících možností:

- Mezera (nebo vynechte parametr úplně). Příkaz bude proveden ve správci front, v němž byl zadán.
- Název správce Aqueue. Příkaz se provede ve vámi specifikujete správce front a bude aktivní v rámci skupiny sdílení front. Uvedete-li jiné jméno správce front než správce front, do kterého jste zadali správce front, musíte používat prostředí skupiny sdílení front a musí být povolen příkazový server.
- Hvězdička (\*). Příkaz se provádí na lokálním správci front a je také předán každému aktivnímu správci front ve skupině sdílení front.

Maximální délka je MQ\_QSG\_NAME\_LENGTH.

**CommandScope** nelze použít jako parametr k filtrování.

**Příkaz IntegerFilter(MQCFIF)**

Deskriptor příkazu filtru celých čísel. Identifikátor parametru musí být libovolný celočíselný parametr typu povolený v produktu **AuthInfoAttrs**, s výjimkou MQIACF\_ALL. Tento parametr slouží k omezení výstupu z příkazu určením podmínky filtru. Informace o použití této podmínky filtru viz [“MQCFIF-parametr filtru celých čísel PCF” na stránce 1838](#) .

Pokud uvedete filtr celého čísla, nemůžete také uvést řetězový filtr pomocí parametru *StringFilterCommand* .

## QSGDisposition (MQCFIN)

Dispozice objektu v rámci skupiny (identifikátor parametru: MQIA\_QSG\_DISP). Tento parametr se vztahuje pouze k produktu z/OS .

Určuje dispozice objektu, pro který mají být vráceny informace (tedy tam, kde je definován a jak se chová). Hodnota může být některá z následujících:

### **MQQSSGD\_LIVE**

Objekt je definován jako MQQSGD\_Q\_MMGR nebo MQQSGD\_COPY. Tato hodnota je výchozí hodnotou, pokud není zadán parametr.

### **MQQSGD\_VŠE**

Objekt je definován jako MQQSGD\_Q\_MMGR nebo MQQSGD\_COPY.

Existuje-li prostředí správce sdílené fronty a tento příkaz se provádí ve správci front, kde byl zadán, tato volba také zobrazí informace o objektech definovaných s parametrem MQQSGD\_GROUP.

Je-li zadán nebo výchozím nastavením MQQSGD\_LIVE , nebo pokud je ve sdíleném prostředí správce front zadán parametr MQQSGD\_ALL , může příkaz dát duplicitní názvy (s různými dispozicemi).

### **MQQSD\_KOPIE**

Objekt je definován jako MQQSGD\_COPY.

### **SKUPINA MQQSGD\_GROUP**

Objekt je definován jako MQQSGD\_GROUP. Tato hodnota je povolena pouze v prostředí sdílené fronty.

### **MQQSGD\_Q\_MGR**

Objekt je definován jako MQQSGD\_Q\_MMGR.

### **MQQSGD\_PRIVATE**

Objekt je definován buď jako MQQSGD\_Q\_MMGR , nebo MQQSGD\_COPY. MQQSGD\_PRIVATE vrátí stejné informace jako MQQSGD\_LIVE.

**QSGDisposition** nelze použít jako parametr k filtrování.

## **Příkaz StringFilter(MQCFSF)**

Deskriptor příkazu filtru řetězce. Identifikátor parametru musí být libovolný parametr typu řetězec povolený v produktu **AuthInfoAttrs**, s výjimkou MQCA\_AUTH\_INFO\_\_NAME. Tento parametr slouží k omezení výstupu z příkazu určením podmínky filtru. Informace o použití této podmínky filtru viz [“MQCFSF-parametr filtru řetězce PCF” na stránce 1845.](#)

Pokud uvedete filtr řetězce, nemůžete také zadat celočíselný filtr pomocí parametru **IntegerFilterCommand**.

## **Dotaz na objekt ověřovacích informací (Response)**

Odpověď příkazu Zjišťovat informace o ověření (MQCMD\_INQUIRE\_AUTH\_INFO) se skládá ze záhlaví odezvy následovaného strukturou *AuthInfoName* (a pouze s z/OS , strukturou *QSGDisposition* ) a požadovanou kombinací struktur parametru atributu (kde je to vhodné).

HP Integrity NonStop Server	IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
✓	✓	✓	✓	✓

### **Vždy vráceno:**

*AuthInfoName*  , *QSGDisposition*

### **Vráceno:**

*AdoptContext* , *AlterationDate* , *AlterationTime* , *AuthInfoConnName* , *BaseDNGroup* , *BaseDNUser* , *AuthInfoType* , *CheckClient* , *CheckLocal* , *ClassUser* , *FailureDelay* , *LDAPPassword* , *LDAPUserName* , *OCSPResponderURL* , *SecureComms* , *ShortUser* , *UserField*

## Data odpovědi

### AdoptContext

Zda použít znázorněné pověření jako kontext této aplikace.

### AlterationDate (MQCFST)

Datum změny objektu ověřovacích informací ve formátu yyyy-mm-dd (identifikátor parametru: MQCA\_ALTERATION\_DATE).

### AlterationTime (MQCFST)

Změna času objektu ověřovacích informací ve formátu hh.mm.ss (identifikátor parametru: MQCA\_ALTERATION\_TIME).

### AuthInfoConnName (MQCFST)

Název připojení objektu ověřovacích informací (identifikátor parametru: MQCA\_AUTHORINFO\_CONN\_NAME).

Maximální délka řetězce je MQ\_AUTH\_INFO\_CONN\_NAME\_LENGTH. V systému z/OS je o hodnotu MQ\_LOCAL\_ADDRESS\_LENGTH.

Tento parametr je relevantní pouze v případě, že je typ AuthInfo nastaven na hodnotu MQAIT\_CRL\_LDAP nebo MQAIT\_IDPW\_LDAP.

### Popis AuthInfoDesc (MQCFST)

Popis objektu ověřovacích informací (identifikátor parametru: MQCA\_AUTHOR\_INFO\_DESC).

Maximální délka je MQ\_AUTH\_INFO\_DESC\_LENGTH.

### Název AuthInfo (MQCFST)

Název objektu ověřovacích informací (identifikátor parametru: MQCA\_AUTH\_INFO\_\_NAME).

Maximální délka řetězce je MQ\_AUTH\_INFO\_NAME\_LENGTH.

### Typ AuthInfo (MQCFIN)

Typ objektu ověřovacích informací (identifikátor parametru: MQIA\_AUTH\_TINFO\_TYPE).

Hodnota může být následující:

#### MQAIT\_CRL\_LDAP

Tento objekt ověřovacích informací uvádí seznam odvolaných certifikátů (CRL), které jsou uchovávány na serverech LDAP.

#### MQACY\_OCSP

Tento objekt ověřovacích informací uvádí kontrolu odvolání certifikátů pomocí protokolu OCSP.

#### MQAIT\_IDPW\_OS

Tento objekt ověřovacích informací uvádí kontrolu odvolání certifikátu pomocí ID uživatele a kontroly hesla prostřednictvím operačního systému.

#### MQITOM\_IDPW\_LDAP

Tento objekt ověřovacích informací uvádí kontrolu odvolání certifikátu pomocí ID uživatele a kontroly hesla prostřednictvím serveru LDAP.

Další informace naleznete v dokumentu [Zabezpečení](#).

### **V 8.0.0.3 AuthenticationMethod (MQCFIN)**

Metody ověření pro hesla uživatelů (identifikátor parametru: MQIA\_AUTHENTICATION\_METHOD).  
Možné hodnoty jsou:

#### MQAUTHENTICATE\_OS

Použijte tradiční metodu ověření hesla produktu SYSTÉM UNIX.

#### MQAUTHENTICATE\_PAM

Použijte metodu PAM (Pluggable Authentication Method) k ověření hesel uživatelů.

Hodnotu PAM můžete nastavit pouze na platformách SYSTÉM UNIX a Linux.

Tento atribut je platný pouze pro **AuthInfoType** třídy MQAIT\_IDPW\_OSa není platný v systému IBM MQ for z/OS.

### ► V 8.0.0.2 AuthorizationMethod (MQCFIN)

Metody autorizace pro správce front (identifikátor parametru MQIA\_LDAP\_AUTHORMD). Možné hodnoty jsou:

#### **AUTORIZOVANÉ\_ID\_MQLDAP\_**

Použijte skupiny operačních systémů, chcete-li určit oprávnění přidružená k uživateli.

#### **MQLDAP\_AUTHORMD\_SEARCHGRP**

Položka skupiny v úložišti LDAP obsahuje atribut se seznamem všech uživatelů patřících do této skupiny.

#### **MQLDAP\_AUTHORMD\_SEARCHUSER UŽIVATEL**

Uživatelská položka v úložišti LDAP obsahuje atribut vypisující všechny skupiny, do kterých uvedený uživatel patří.

Tento atribut je platný pouze pro **AuthInfoType** třídy MQAIT\_ID\_PW\_LDAP ► V 8.0.0.2 a nelze jej použít pro platformy Windows.

### ► V 8.0.0.2 BaseDNGroup (MQCFST)

Aby bylo možné nalézt názvy skupin, tento parametr musí být nastaven se základním DN pro hledání skupin na serveru LDAP (identifikátor parametru MQCA\_LDAP\_BASE\_DN\_GROUPS).

Tento atribut je platný pouze pro **AuthInfoType** třídy MQAIT\_ID\_PW\_LDAP ► V 8.0.0.2 a nelze jej použít pro platformy Windows.

Maximální délka řetězce je MQ\_LDAP\_BASE\_DN\_LENGTH.

#### **BaseDNUser (MQCFST)**

Chcete-li být schopni najít atribut krátkého jména uživatele (viz [ShortUser](#)) Tento parametr musí být nastaven se základním DN pro hledání uživatelů v rámci serveru LDAP.

Tento atribut je platný pouze pro **AuthInfoType** třídy MQAIT\_ID\_PW\_LDAP a je povinný (identifikátor parametru MQ\_LDAP\_BASE\_DN\_USERS).

Maximální délka je MQ\_LDAP\_BASE\_DN\_LENGTH.

#### **Checklocal nebo Checkclient (MQCFIN)**

Tyto atributy jsou platné pouze pro **AuthInfoType** proměnné MQAIT\_IDPW\_OS nebo MQAIT\_IDPW\_LDAP (identifikátor parametru MQIA\_CHECK\_LOCAL\_BINDING nebo MQIA\_CHECK\_CLIENT\_BINDING). Možné hodnoty jsou:

##### **MQCHK\_NONE**

Přepne na kontrolu.

##### **MQCHK\_OPTIONAL**

Zajišťuje, že je-li ID uživatele a heslo poskytováno aplikací, jsou to platné dvojice, ale že není povinné je poskytovat. Tato volba může být užitečná během migrace, například.

##### **JE POŽADOVÁNO MQCHK\_**

Vyžaduje, aby všechny aplikace poskytovaly platné ID uživatele a heslo.

##### **POŽADOVANÝ ADMINISTRÁTOR MQCHK\_ADMIN**

Oprávnění uživatelé musí zadat platné ID uživatele a heslo, ale s neprivilegovanými uživateli se zachází stejně jako s nastavením VOLITELNÉ. Viz také následující poznámka. ► z/OS (Toto nastavení není povoleno na systémech z/OS.)

### ► V 8.0.0.2 ClassGroup (MQCFST)

Třída objektů LDAP používaná pro skupinové záznamy v úložišti LDAP (identifikátor parametru MQCA\_LDAP\_GROUP\_OBJECT\_CLASS).

Tento atribut je platný pouze pro **AuthInfoType** třídy MQAIT\_ID\_PW\_LDAP ► V 8.0.0.2 a nelze jej použít pro platformy Windows.

### Uživatel třídy (MQCFST)

Třída objektů LDAP používaná pro záznamy uživatelů v úložišti LDAP (identifikátor parametru MQCA\_LDAP\_USER\_OBJECT\_CLASS).

Maximální délka je MQ\_LDAP\_CLASS\_LENGTH.

### FailureDelay (MQCFIN)

Zpoždění selhání (identifikátor parametru MQIA\_AUTHENTICATION\_FAIL\_DELAY), když dojde k selhání ověření kvůli chybnému ID uživatele nebo heslu, v sekundách, před tím, než je aplikace vrácena do selhání.

#### V 8.0.0.2 FindGroup (MQCFST)

Název atributu použitého v rámci položky LDAP k určení členství ve skupině (identifikátor parametru MQCA\_LDAP\_FIND\_GROUP\_FIELD).

Tento atribut je platný pouze pro **AuthInfoType** třídy MQAIT\_ID\_PW\_LDAP V 8.0.0.2 a nelze jej použít pro platformy Windows.

Maximální délka řetězce je MQ\_LDAP\_FIELD\_LENGTH.

#### V 8.0.0.2 GroupField (MQCFST)

Atribut LDAP, který představuje jednoduchý název skupiny (identifikátor parametru MQCA\_LDAP\_GROUP\_ATTR\_FIELD).

Tento atribut je platný pouze pro **AuthInfoType** třídy MQAIT\_ID\_PW\_LDAP V 8.0.0.2 a nelze jej použít pro platformy Windows.

Maximální délka řetězce je MQ\_LDAP\_FIELD\_LENGTH.

#### V 8.0.0.2 GroupNesting (MQCFIN)

Určuje, zda jsou skupiny členy jiných skupin (identifikátor parametru MQIA\_LDAP\_USE\_NESTED\_GROUPS). Hodnoty mohou být:

##### MQLDAP\_NESTGRP\_NO

Pouze na počátku zjištěné skupiny se berou v úvahu pro autorizaci.

##### MQLDAP\_NESTGRP\_YES

Seznam skupin se prohledává rekurzivně k výčtu všech skupin, do kterých uživatel patří.

Tento atribut je platný pouze pro **AuthInfoType** třídy MQAIT\_ID\_PW\_LDAP V 8.0.0.2 a nelze jej použít pro platformy Windows.

### LDAPPassword (MQCFST)

Heslo LDAP (identifikátor parametru: MQCA\_LDAP\_PASSWORD).

Maximální délka je MQ\_LDAP\_PASSWORD\_LENGTH.

Tento parametr je relevantní pouze v případě, že je typ AuthInfonastaven na hodnotu MQAIT\_CRL\_LDAP nebo MQAIT\_IDPW\_LDAP.

### LDAPUserName (MQCFST)

Jméno uživatele LDAP (identifikátor parametru: MQCA\_LDAP\_USER\_NAME).

Rozlišující název uživatele, který je vázací k adresáři.

Maximální délka je MQ\_DISTINGUISHED\_NAME\_LENGTH. V systému z/OSjde o hodnotu MQ\_SHORT\_DNAME\_LENGTH.

Tento parametr je relevantní pouze v případě, že je typ AuthInfonastaven na hodnotu MQAIT\_CRL\_LDAP nebo MQAIT\_IDPW\_LDAP.

### OCSPResponderURL (MQCFST)

Adresa URL odpovídacího modulu OCSP, použitá k zaškrtnutí odvolání certifikátu.

#### z/OS QSGDisposition (MQCFIN)

Dispozice QSG (identifikátor parametru: MQIA\_QSG\_DISP).

Určuje dispozice objektu (to znamená, kde je definován a jak se chová). Tento parametr je platný pouze pro z/OS . Hodnota může být některá z následujících:

**MQQSD\_KOPIE**

Objekt je definován jako MQQSGD\_COPY.

**SKUPINA MQQSGD\_GROUP**

Objekt je definován jako MQQSGD\_GROUP.

**MQQSGD\_Q\_MGR**

Objekt je definován jako MQQSGD\_Q\_MGR.

**SecureComms (MQCFIN)**

Zda má být konektivita k serveru LDAP provedena bezpečně pomocí SSL/TLS (identifikátor parametru MQIA\_LDAP\_SECURE\_COMM).

Maximální délka je MQ\_LDAP\_SECURE\_COMM\_LENGTH.

**ShortUser (MQCFST)**

Pole v záznamu uživatele, které má být použito jako krátké jméno uživatele v IBM MQ (identifikátor parametru MQCA\_LDAP\_SHORT\_USER\_FIELD) ..

Maximální délka je MQ\_LDAP\_FIELD\_LENGTH.

**UserField (MQCFST)**

Identifikuje pole v záznamu uživatele LDAP, které se používá k interpretaci poskytnutého ID uživatele, pouze tehdy, když ID uživatele neobsahuje kvalifikátor (identifikátor parametru MQCA\_LDAP\_USER\_ATTR\_FIELD).

Maximální délka je MQ\_LDAP\_FIELD\_LENGTH.

## Zjišťovat názvy objektů ověřovacích informací

Příkaz Inquire authentication information names (MQCMD\_INQUIRE\_AUTH\_INFO\_NAMES) požádá o seznam názvů ověřovacích informací, které odpovídají zadanému generickému jménu ověřovacích informací.

HP Integrity NonStop Server	IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
✓	✓	✓	✓	✓

## Povinné parametry

**AuthInfoName (MQCFST)**

Název objektu ověřovacích informací (identifikátor parametru: MQCA\_AUTH\_INFO\_\_NAME).

Uvádí název objektu ověřovacích informací o tom, které informace mají být vráceny.

Názvy objektů generických ověřovacích informací jsou podporovány. Generický název je řetězec znaků následovaný hvězdičkou (\*), například ABC\*, a vybírá všechny objekty ověřovacích informací, které mají názvy, které začínají na vybraný řetězec znaků. Hvězdička ve vlastním seznamu odpovídá všem možným názvům.

Maximální délka řetězce je MQ\_AUTH\_INFO\_NAME\_LENGTH.

## Nepovinné parametry

**Typ AuthInfo(MQCFIN)**

Typ objektu ověřovacích informací. Jsou přijímány následující hodnoty:

**MQAIT\_CRL\_LDAP**

Objekty ověřovacích informací určující seznam odvolaných certifikátů uchovávané na serverech LDAP.

## **MQACY\_OCSP**

Objekty ověřovacích informací určující kontrolu odvolání certifikátů pomocí protokolu OCSP.

## **MQIT\_VŠE**

Objekty ověřovacích informací libovolného typu. MQAIT\_ALL je výchozí hodnota

**z/OS**

### **CommandScope (MQCFST)**

Rozsah příkazu (identifikátor parametru: MQCACF\_COMMAND\_SCOPE). Tento parametr se vztahuje pouze k produktu z/OS .

Uvádí, jak se příkaz provádí, když je správce front členem skupiny sdílení front. Můžete uvést jednu z následujících možností:

- prázdné (nebo vynechte parametr úplně). Příkaz bude proveden ve správci front, v němž byl zadán.
- Název správce front. Příkaz se provede ve vámi specifikujete správce front a bude aktivní v rámci skupiny sdílení front. Uvedete-li jiné jméno správce front než správce front, do kterého jste zadali správce front, musíte používat prostředí skupiny sdílení front a musí být povolen příkazový server.
- Hvězdička (\*). Příkaz se provádí na lokálním správci front a je také předán každému aktivnímu správci front ve skupině sdílení front.

Maximální délka je MQ\_QSG\_NAME\_LENGTH.

**z/OS**

### **QSGDisposition (MQCFIN)**

Dispozice objektu v rámci skupiny (identifikátor parametru: MQIA\_QSG\_DISP). Tento parametr se vztahuje pouze k produktu z/OS .

Určuje dispozice objektu, pro který mají být vráceny informace (tedy tam, kde je definován a jak se chová). Hodnota může být některá z následujících:

#### **MQQSGD\_LIVE**

Objekt je definován jako MQQSGD\_Q\_MMGR nebo MQQSGD\_COPY. Hodnota MQQSGD\_LIVE je výchozí hodnotou, pokud není zadán parametr.

#### **MQQSGD\_VŠE**

Objekt je definován jako MQQSGD\_Q\_MMGR nebo MQQSGD\_COPY.

Existuje-li prostředí sdílené správce front a příkaz se provádí ve správci front, kde byl zadán, tato volba také zobrazí informace o objektech definovaných s MQQSGD\_GROUP.

Je-li zadán nebo výchozím nastavení MQQSGD\_LIVE, nebo pokud je MQQSGD\_ALL zadán v prostředí sdíleného správce front, může příkaz dát duplicitní názvy (s různými dispozitivy).

#### **MQQSD\_KOPIE**

Objekt je definován jako MQQSGD\_COPY.

#### **SKUPINA MQQSGD\_GROUP**

Objekt je definován jako MQQSGD\_GROUP. MQQSGD\_GROUP je povolen pouze v prostředí sdílené fronty.

#### **MQQSGD\_Q\_MGR**

Objekt je definován jako MQQSGD\_Q\_MGR.

#### **MQQSGD\_PRIVATE**

Objekt je definován buď jako MQQSGD\_Q\_MGR, nebo MQQSGD\_COPY. MQQSGD\_PRIVATE vrací stejné informace jako MQQSGD\_LIVE.

## **Zjišťovat názvy objektů ověřovacích informací (odpověď)**

Příkaz odpovědi na názvy ověřovacích informací dotazu (MQCMD\_INQUIRE\_AUTH\_INFO\_NAMES) se skládá ze záhlaví odezvy následovaného strukturou parametrů, která dává nula nebo více názvů, které odpovídají zadanému názvu ověřovacích informací.



HP Integrity NonStop Server	IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
✓	✓	✓	✓	✓

**z/OS** Kromě toho se vrací pouze u z/OS, struktury parametrů, *QSGDispositions* (se stejným počtem položek jako struktura *AuthInfoNames*). Každý záznam v této struktuře označuje dispozice objektu s odpovídající položkou ve struktuře *AuthInfoNames*.

#### Vždy vráceno:

*AuthInfoNames* **z/OS**, *QSGDispositions*

#### Vráceno:

Není

## Data odpovědi

### *AuthInfoNames* (MQCFSL)

Seznam názvů objektů ověřovacích informací (identifikátor parametru: MQCACF\_AUTH\_INFO\_NAMES).

### **z/OS**

### *QSGDispositions* (MQCFIL)

Seznam dispozic QSG (identifikátor parametru: MQIACF\_QSG\_DISPS).

Určuje dispozice objektu (to znamená, kde je definován a jak se chová). Tento parametr je platný pouze pro z/OS. Hodnota může být některá z následujících:

#### **MQQSD\_KOPIE**

Objekt je definován jako MQQSGD\_COPY.

#### **SKUPINA MQQSGD\_GROUP**

Objekt je definován jako MQQSGD\_GROUP.

#### **MQQSGD\_Q\_MGR**

Objekt je definován jako MQQSGD\_Q\_MGR.

## Zjistit záznamy oprávnění

Příkaz Inquire Authority Records (MQCMD\_INQUIRE\_AUTH\_RECCS) načítá záznamy oprávnění přidružené k názvu profilu.

HP Integrity NonStop Server	IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
	✓	✓	✓	

## Povinné parametry

### *Options* (MQCFIN)

Volby pro řízení sady vrácených záznamů oprávnění (identifikátor parametru: MQIACF\_AUTH\_OPTIONS).

Tento parametr je povinný a je třeba zahrnout jednu z následujících dvou hodnot:

#### **MQAUTHOPT\_NAME\_ALL\_MATCHING**

Vrátí všechny profily, jejichž názvy odpovídají zadanému *ProfileName*. To znamená, že *ProfileName* z ABCD má za následek vrácení ABCD, ABC\*, and AB\* (pokud ABC\* a AB\* byly definovány jako profily).

### **MQAUTHOPT\_NAME\_EXPLICIT**

Vrátit pouze ty profily, jejichž názvy se přesně shodují s *ProfileName*. Nejsou vráceny žádné odpovídající generické profily, pokud *ProfileName* není sám o sobě generický profil. Tuto hodnotu nelze zadat a MQAUTHOPT\_ENTITY\_SET.

a jedna z následujících dvou hodnot:

### **MQAUTHOPT\_ENTITY\_EXPLICIT**

Vrátit všechny profily, jejichž pole entity se shodují s uvedenými *EntityName*. Pro žádnou skupinu, v níž je *EntityName* členem, nejsou vráceny žádné profily; pouze profil definovaný pro zadaný *EntityName*.

### **MQAUTHOPT\_ENTITY\_SET**

Vrátí profil, jehož pole entity odpovídá zadanému souboru *EntityName*, a profily týkající se všech skupin, ve kterých je produkt *EntityName* členem, jenž přispívá k kumulativnímu oprávnění pro danou entitu. Tuto hodnotu nelze zadat a vlastnost MQAUTHOPT\_NAME\_EXPLICIT.

Volitelně můžete také uvést:

### **MQAUTHOPT\_NAME\_AS\_ZÁSTUPNÝ ZNAK**

Interpretujte *ProfileName* jako filtr na název profilu záznamů oprávnění. Pokud tento atribut nezadáte a produkt *ProfileName* obsahuje zástupné znaky, bude interpretován jako generický profil a vrátí se pouze ty záznamy oprávnění, kde jsou vráceny generické názvy profilů, které odpovídají hodnotě *ProfileName*.

Nemůžete uvést MQAUTHOPT\_NAME\_AS\_WILDCARD, pokud také uvedete MQAUTHOPT\_ENTITY\_SET.

### **ProfileName (MQCFST)**

Název profilu (identifikátor parametru: MQACF\_AUTH\_PROFILE\_NAME).

Tento parametr je název profilu, pro který chcete načíst autorizace. Názvy generických profilů jsou podporovány. Generický název je řetězec znaků následovaný hvězdičkou (\*), například ABC\*, a vybírá všechny profily mající názvy, které začínají na vybraný řetězec znaků. Hvězdička ve vlastním seznamu odpovídá všem možným názvům.

Pokud jste definovali generický profil, můžete o něm vrátit informace nenastavením hodnoty MQAUTHOPT\_NAME\_AS\_WILDCARD v produktu *Options*.

Pokud jste nastavili *Options* na MQAUTHOPT\_NAME\_AS\_WILDCARD, jediná platná hodnota pro *ProfileName* je jedna hvězdička (\*). To znamená, že všechny záznamy oprávnění, které vyhovují hodnotám uvedeným v ostatních parametrech, jsou vráceny.

Nezadávejte *ProfileName*, je-li hodnota *ObjectType* MQOT\_Q\_MGR.

Název profilu je vždy vrácen bez ohledu na požadované atributy.

Maximální délka řetězce je MQ\_AUTH\_PROFILE\_NAME\_LENGTH.

### **ObjectType (MQCFIN)**

Typ objektu, na který se odkazuje profil (identifikátor parametru: MQIACF\_OBJECT\_TYPE).

Hodnota může být některá z následujících:

#### **MQOT\_ALL**

Všechny typy objektů. Hodnota MQOT\_ALL je výchozí, pokud nezadáte hodnotu volby *ObjectType*.

#### **MQOT\_AUTH\_INFO**

Ověřovací informace.

#### **MQOT\_CHANNEL**

Objekt kanálu.

#### **MQOT\_CLNTCONN\_CHANNEL**

Objekt kanálu připojení klienta.

#### **MQOT\_COMM\_INFO**

Objekt informací o komunikaci

**MQOT\_LISTENER**

Objekt listeneru.

**MQO\_NAMELIST**

Seznam jmen.

**PROCES MQOT\_PROCESS**

process.

**MQOT\_Q**

Fronta nebo fronty, které se shodují s parametrem názvu objektu.

**MQOT\_Q\_MGR**

Správce front.

**MQOT\_VZDÁLENÝ\_NÁZEV\_MGR\_NAME**

Vzdálený správce front.

**SLUŽBA MQOT\_SERVICE**

Objekt služby.

**MQOT\_TOPIC**

Objekt tématu.

## Nepovinné parametry

**EntityName (MQCFST)**

Název entity (identifikátor parametru: MQCACF\_ENTITY\_NAME).

V závislosti na hodnotě *EntityType* je tento parametr buď:

- Hlavní název. Tento název je jméno uživatele, pro kterého se má načíst autorizace k uvedenému objektu. V systému IBM MQ for Windows může název činitele volitelně obsahovat název domény určený v tomto formátu: `user@domain`.
- Název skupiny. Toto jméno je jménem skupiny uživatelů, na které se má provést dotaz. Můžete zadat pouze jedno jméno a tento název musí být názvem existující skupiny uživatelů.

Pouze pro produkt IBM MQ for Windows může název skupiny volitelně obsahovat název domény, který je zadán v následujících formátech:

```
GroupName@domain  
domain\GroupName
```

Maximální délka řetězce je MQ\_ENTITY\_NAME\_LENGTH.

**EntityType (MQCFIN)**

Typ entity (identifikátor parametru: MQIACF\_ENTITY\_TYPE).

Hodnota může být následující:

**SKUPINA MQZAET\_GROUP**

Hodnota parametru *EntityName* se odkazuje na název skupiny.

**ČINITEL MQZAET\_PRINCIPAL**

Hodnota parametru *EntityName* se odkazuje na název činitele.

**ProfileAttrs (MQCFIL)**

Atributy profilu (identifikátor parametru: MQIACF\_AUTH\_PROFILE\_ATTRS).

Seznam atributů může uvádět následující hodnotu na své vlastní-výchozí hodnotě, pokud není parametr zadán:

**MQIACF\_ALL**

Všechny atributy.

nebo kombinace následujících možností:

**MQCACF\_ENTITY\_NAME**

Název entity.

**MQIACF\_AUTHORIZATION\_LIST**

Seznam oprávnění.

**MQIACF\_ENTITY\_TYPE**

Typ entity.

**Poznámka:** Je-li entita určena pomocí parametrů MQCACF\_ENTITY\_NAME a MQIACF\_ENTITY\_TYPE, musí být všechny povinné parametry předány jako první.

**ServiceComponent (MQCFST)**

Komponenta služby (identifikátor parametru: MQCACF\_SERVICE\_COMPONENT).

Jsou-li podporovány instalovatelné autorizační služby, tento parametr uvádí název služby autorizace, ze které se má načíst autorizace.

Vynecháte-li tento parametr, provede se ověření autorizace pro první instalovatelnou komponentu pro danou službu.

Maximální délka řetězce je MQ\_SERVICE\_COMPONENT\_LENGTH.

**Kódy chyb**

Tento příkaz může vracet následující kódy chyb v záhlaví formátu odezvy, kromě hodnot uvedených v “Kódy chyb použitelné pro všechny příkazy” na stránce 1329.

**Reason (MQLONG)**

Hodnota může být některá z následujících:

**CHYBA MQRC\_OBJECT\_TYPE\_ERROR**

Neplatný typ objektu.

**ENTITA MQRC\_UNKNOWN\_ENTITY**

ID uživatele není autorizováno nebo je neznámé.

**MQRCCF\_CFST\_CONFLICTING\_PARM**

Konfliktní parametry.

**CHYBA MQRCCF\_PROFILE\_NAME\_ERROR**

Neplatný název profilu.

**CHYBÍ POLOŽKA MQRCCF\_ENTITY\_NAME\_**

Chybí název entity.

**CHYBÍ MQRCCF\_OBJECT\_TYPE\_**

Chybí typ objektu.

**CHYBÍ POLOŽKA MQRCCF\_PROFILE\_NAME\_MISSING**

Chybí název profilu.

**Zjistit záznamy oprávnění (odpověď)**

Odpověď na příkaz Inquire Authority Records (MQCMD\_INQUIRE\_AUTH\_RECS) se skládá z hlavičky odpovědi následovaného strukturami *QMgrName*, *Options*, *ProfileName* a *ObjectType* a požadovanou kombinací struktur parametrů atributu.

HP Integrity NonStop Server	IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
	✓	✓	✓	

Pro každý záznam oprávnění se vrátí jedna zpráva PCF, jejíž název profilu se shoduje s volbami uvedenými v požadavku Inquire Authority Records.

**Vždy vráceno:**

*ObjectType*, *Options*, *ProfileName*, *QMgrName*

**Vráceno:**

*AuthorizationList, EntityName, EntityType*

**Data odpovědi****AuthorizationList (MQCFIL)**

Seznam oprávnění (identifikátor parametru: MQIACF\_AUTHORIZATION\_LIST).

Tento seznam může obsahovat nula nebo více autorizačních hodnot. Každá vrácená hodnota autorizace znamená, že jakékoli ID uživatele v uvedené skupině nebo činiteli má oprávnění provádět operaci definovanou touto hodnotou. Hodnota může být některá z následujících:

**MQAUTH\_NONE**

Entita má nastaveno oprávnění 'none'.

**MQAUTH\_ALT\_USER\_AUTHORITY**

Zadejte alternativní ID uživatele při volání MQI.

**MQAUTH\_BROWSE**

Načtěte zprávu z fronty zadáním volání MQGET s volbou BROWSE.

**MQAUTH\_CHANGE**

Změňte atributy uvedeného objektu pomocí příslušné sady příkazů.

**MQAUTH\_CLEAR**

Vymazat frontu.

**MQAUTH\_CONNECT**

Připojení aplikace k zadanému správci front zadáním volání MQCONN.

**VYTVOŘIT MQAUTH\_CREATE**

Vytvořte objekty uvedeného typu pomocí příslušné sady příkazů.

**ODSTRANIT MQAUTH\_DELETE**

Odstraňte uvedený objekt pomocí příslušné sady příkazů.

**MQAUTH\_DISPLAY**

Zobrazte atributy uvedeného objektu pomocí příslušné sady příkazů.

**VSTUP MQAUTH\_INPUT**

Načtení zprávy z fronty zadáním volání MQGET.

**MQAUTH\_INQUIRE**

Vytvoření dotazu pro konkrétní frontu zadáním volání MQINQ.

**VÝSTUP MQAUTH\_OUTPUT**

Vložit zprávu do určité fronty zadáním volání MQPUT.

**MQAUTH\_PASS\_ALL\_CONTEXT, KONTEXT**

Projít celý kontext.

**KONTEXT MQAUTH\_PASS\_IDENTITY\_CONTEXT**

Předejte kontext identity.

**MQAUTH\_SET**

Nastavte atributy ve frontě z rozhraní MQI zadáním volání MQSET.

**MQAUTH\_SET\_ALL\_CONTEXT,**

Nastavit celý kontext na frontě.

**KONTEXT MQAUTH\_SET\_IDENTITY\_CONTEXT**

Nastavte kontext identity ve frontě.

**OVLADAČ MQAUTH\_CONTROL**

Pro listenery a služby spusťte a zastavte určený kanál, modul listener nebo službu.

Kanály, spuštění, zastavení a testování spojení s určeným kanálem.

U témat, definování, změny nebo odstranění odběrů.

**FUNKCE MQAUTH\_CONTROL\_EXTENDED**

Resetovat nebo vyřešit určený kanál.

**MQAUTH\_PUBLISH**

Publikovat na zadané téma.

**MQAUTH\_SUBSCRIBE**

Přihlaste se k odběru uvedeného tématu.

**MQAUTH\_RESUME**

Obnovit odběr pro určené téma.

**SYSTÉM MQAUTH\_SYSTEM**

Použít správce front pro interní systémové operace.

**MQAUTH\_ALL**

Použít všechny operace použitelné pro objekt.

**MQAUTH\_ALL\_ADMIN**

Použít všechny operace použitelné pro objekt.

**MQAUTH\_ALL\_MQI**

Použít všechna volání MQI použitelná pro objekt.

Použijte pole *Count* ve struktuře MQCFIL k určení toho, kolik hodnot se vrátí.

**EntityName (MQCFST)**

Název entity (identifikátor parametru: MQCACF\_ENTITY\_NAME).

Tento parametr může být buď název činitele, nebo název skupiny.

Maximální délka řetězce je MQ\_ENTITY\_NAME\_LENGTH.

**EntityType (MQCFIN)**

Typ entity (identifikátor parametru: MQIACF\_ENTITY\_TYPE).

Hodnota může být následující:

**SKUPINA MQZAET\_GROUP**

Hodnota parametru *EntityName* se odkazuje na název skupiny.

**ČINITEL MQZAET\_PRINCIPAL**

Hodnota parametru *EntityName* se odkazuje na název činitele.

**MQZAET\_NEZNÁMÝ**

V systému Windows záznam oprávnění stále existuje od předchozího správce front, který původně neobsahoval informace o typu entity.

**ObjectType (MQCFIN)**

Typ objektu (identifikátor parametru: MQIACF\_OBJECT\_TYPE).

Hodnota může být následující:

**MQOT\_AUTH\_INFO**

Ověřovací informace.

**MQOT\_CHANNEL**

Objekt kanálu.

**MQOT\_CLNTCONN\_CHANNEL**

Objekt kanálu připojení klienta.

**MQOT\_COMM\_INFO**

Objekt informací o komunikaci

**MQOT\_LISTENER**

Objekt listeneru.

**MQO\_NAMELIST**

Seznam jmen.

**PROCES MQOT\_PROCESS**

process.

**MQOT\_Q**

Fronta nebo fronty, které se shodují s parametrem názvu objektu.

**MQOT\_Q\_MGR**

Správce front.

**MQOT\_VZDÁLENÝ\_NÁZEV\_MGR\_NAME**

Vzdálený správce front.

**SLUŽBA MQOT\_SERVICE**

Objekt služby.

**MQOT\_TOPIC**

Objekt tématu.

**Options (MQCFIN)**

Volby použité k označení úrovně vrácených informací (identifikátor parametru: MQIACF\_AUTH\_OPTIONS).

**ProfileName (MQCFST)**

Název profilu (identifikátor parametru: MQCACF\_AUTH\_PROFILE\_NAME).

Maximální délka řetězce je MQ\_AUTH\_PROFILE\_NAME\_LENGTH.

**QMgrName (MQCFST)**

Název správce front, v němž je příkaz Inquire zadán (identifikátor parametru: MQCA\_Q\_MGR\_NAME).

Maximální délka řetězce je MQ\_Q\_MGR\_NAME\_LENGTH.

**Zjistit službu ověřování oprávnění**

Příkaz Inquire Authority Service (MQCMD\_INQUIRE\_AUTH\_SERVICE) načítá informace o úrovni funkce podporované nainstalovanými správci oprávnění.

HP Integrity NonStop Server	IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
	✓	✓	✓	

**Povinné parametry****AuthServiceAttrs (MQCFIL)**

Atributy služby oprávnění (identifikátor parametru: MQIACF\_AUTH\_SERVICE\_ATTRS).

V seznamu atributů může být uvedena následující hodnota na své vlastní výchozí hodnotě, pokud není zadán parametr:

**MQIACF\_ALL**

Všechny atributy.

nebo kombinace následujících možností:

**VERZE MQIAKF\_INTERFACE\_VERSION**

Aktuální verze rozhraní služby oprávnění.

**PODPORA MQIACF\_USER\_ID\_SUPPORT**

Zda služba oprávnění podporuje ID uživatelů.

**Nepovinné parametry****ServiceComponent (MQCFST)**

Název autorizační služby (identifikátor parametru: MQCACF\_SERVICE\_COMPONENT).

Název služby autorizace, která má ošetřit příkaz Inquire Authority Service.

Je-li tento parametr vynechán nebo zadán jako prázdný řetězec nebo řetězec s hodnotou null, volaná funkce se volá v každé nainstalované autorizační službě v opačném pořadí k pořadí, ve kterém byly služby nainstalovány, dokud nebudou volány všechny autorizační služby nebo dokud jedna z nich nevrátí hodnotu MQZCI\_STOP v poli Pokračování.

Maximální délka řetězce je MQ\_SERVICE\_COMPONENT\_LENGTH.

## Kódy chyb

Tento příkaz může vracet následující kódy chyb v záhlaví formátu odezvy, kromě hodnot uvedených v “Kódy chyb použitelné pro všechny příkazy” na stránce 1329.

### Reason (MQLONG)

Hodnota může být některá z následujících:

#### CHYBA MQR\_SELECTOR\_ERROR

Selektor atributu není platný.

#### MQR\_UNKNOWN\_COMPONENT\_NAME

Neznámý název komponenty služby.

## Zjišťovat službu oprávnění (Response)

Odpověď na příkaz Inquire Authority Service (MQCMD\_INQUIRE\_AUTH\_SERVICE) se skládá z hlavičky odpovědi následované strukturou *ServiceComponent* a požadovanou kombinací struktur parametrů atributu.

HP Integrity NonStop Server	IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
	✓	✓	✓	

### Vždy vráceno:

*ServiceComponent*

### Vráceno:

*InterfaceVersion, UserIDSupport*

## Data odpovědi

### InterfaceVersion (MQCFIN)

Verze rozhraní (identifikátor parametru: MQIACF\_INTERFACE\_VERSION).

Tento parametr je aktuální verzí rozhraní OAM.

### ServiceComponent (MQCFSL)

Název autorizační služby (identifikátor parametru: MQCACF\_SERVICE\_COMPONENT).

Pokud jste zahrnuli specifickou hodnotu pro *ServiceComponent* na příkaz Inquire Authority Service, toto pole obsahuje jméno autorizační služby, která ošetřuje příkaz. Pokud jste nezahrnuli specifickou hodnotu pro *ServiceComponent* na příkaz Inquire Authority Service, tento seznam obsahuje názvy všech nainstalovaných autorizačních služeb.

Pokud neexistuje žádná OAM nebo pokud požadovaná OAM požadovaná v *ServiceComponent* neexistuje, toto pole je prázdné.

Maximální délka každého prvku v seznamu je MQ\_SERVICE\_COMPONENT\_LENGTH.

### UserIDSupport (MQCFIN)

Podpora ID uživatele (identifikátor parametru: MQIACF\_USER\_ID\_SUPPORT).

Hodnota může být následující:

#### MQIDSUPP\_ANO

Služba oprávnění podporuje ID uživatelů.

#### MQIDSUPP\_NO

Služba oprávnění nepodporuje ID uživatelů.



## Zjistit strukturu CF

Příkaz Inquire CF Structure (MQCMD\_INQUIREL\_CF\_STRUC) vrátí informace o attributech jedné nebo více struktur aplikace CF.

HP Integrity NonStop Server	IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
				✓

**Poznámka:** Tento příkaz je podporován pouze v systémech z/OS, je-li správce front členem skupiny sdílení front.

### Povinné parametry

#### **CFStrucName (MQCFST)**

Název struktury CF (identifikátor parametru: MQCA\_CF\_STRUC\_NAME).

Uvádí název struktury aplikace CF, o které se mají informace vrátit.

Názvy generických struktur CF jsou podporovány. Generický název je řetězec znaků následovaný hvězdičkou (\*), například ABC\*, a vybírá všechny aplikační struktury prostředku CF, které mají názvy, které začínají vybraným znakovým řetězcem. Hvězdička ve vlastním seznamu odpovídá všem možným názvům.

Maximální délka je MQ\_CF\_STRUC\_NAME\_LENGTH.

### Nepovinné parametry

#### **CFStrucAttrs (MQCFIL)**

Atributy struktury aplikace prostředku CF (identifikátor parametru: MQIACF\_CF\_STRUC\_ATTRS).

Seznam atributů může uvádět následující hodnotu na své vlastní výchozí hodnotě, která se použije, pokud není parametr zadán:

#### **MQIACF\_ALL**

Všechny atributy.

nebo kombinace následujících možností:

#### **MQCA\_ALTERATION\_DATE**

Datum, kdy byla definice naposledy změněna.

#### **MQCA\_ALTERATION\_TIME**

Čas, kdy byla definice naposledy změněna.

#### **MQIA\_CF\_CFCNLOS**

Akce, která má být provedena v případě, že správce front ztratí připojení ke struktuře aplikace prostředku CF.

#### **MQIA\_CF\_LEVEL**

Úroveň funkční způsobilosti pro strukturu aplikace CF.

#### **MQIA\_CF\_OFFLOAD**

Sdílená data zprávy nastavují vlastnost OFFLOAD pro strukturu aplikace CF.

#### **MQIA\_CF\_RECOVER**

Určuje, zda je podporováno zotavení prostředku CF pro strukturu aplikace.

#### **MQIA\_CF\_RECAUTO**

Určuje, zda je při selhání struktury provedena akce automatického zotavení nebo když správce front ztratí připojení ke struktuře a žádné systémy v systému SysPlex nemají připojitelnost k prostředku Coupling Facility, ve kterém je struktura umístěna.

#### **POLOŽKA MQIACF\_CF\_SMDS\_BLOCK\_SIZE**

Vlastnost DSGROUP sdílené datové sady zpráv pro strukturu aplikace prostředku CF.

**MQIA\_CF\_SMDS\_BUFFERS**

Vlastnost DSGROUP sdílené datové sady zpráv pro strukturu aplikace prostředku CF.

**MQIACF\_CF\_SMDS\_EXPAND**

Sdílená datová sada zpráv DSEXPAND pro strukturu aplikace prostředku CF.

**MQCACF\_CF\_SMDS\_GENERIC\_NAME**

Sdílená datová sada zpráv DSBUFS pro strukturu aplikace CF.

**MQCA\_CF\_STRUČ\_POPIS**

Popis struktury aplikace CF.

**MQCA\_CF\_STRUCT\_NAME**

Název aplikační struktury prostředku CF.

**IntegerFilterCommand (MQCFIF)**

Deskriptor příkazu filtru celých čísel. Identifikátor parametru musí být libovolný celočíselný parametr typu povolený v produktu *CFStrucAttrs* kromě MQIACF\_ALL. Tento parametr slouží k omezení výstupu z příkazu určením podmínky filtru. Informace o použití této podmínky filtru viz [“MQCFIF-parametr filtru celých čísel PCF”](#) na stránce 1838 .

Pokud uvedete filtr celého čísla, nemůžete také uvést řetězcový filtr pomocí parametru *StringFilterCommand* .

**StringFilterCommand (MQCFSF)**

Deskriptor příkazu filtru řetězce. Identifikátor parametru musí být jakýkoli parametr typu řetězec povolený v *CFStrucAttrs* s výjimkou MQCA\_CF\_STRUCT\_NAME. Tento parametr slouží k omezení výstupu z příkazu určením podmínky filtru. Informace o použití této podmínky filtru viz [“MQCFSF-parametr filtru řetězce PCF”](#) na stránce 1845 .

Pokud uvedete filtr řetězce, nemůžete také zadat celočíselný filtr pomocí parametru *IntegerFilterCommand* .

## Zjistit strukturu CF (odezva)

Odpověď na příkaz Inquire CF Structure (MQCMD\_INQUIRE\_CF\_STRUCT) se skládá z hlavičky odpovědi následovaného strukturou *CFStrucName* a požadovanou kombinací struktur parametrů atributu.

HP Integrity NonStop Server	IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
				✓

Byl-li zadán generický název struktury aplikace CF, je vygenerována jedna zpráva pro každou nalezenou strukturu aplikace CF.

**Vždy vráceno:**

*CFStrucName*

**Vráceno:**

*AlterationDate, AlterationTime, CFConlos, CFLevel, CFStrucDesc, DSBLOCK, DSBUFS, DSEXPAND, DSGROUP, OFFLD1SZ, OFFLD12SZ, OFFLD3SZ, OFFLD1TH, OFFLD2TH, OFFLD3TH, Offload, RCVDATE, RCVTIME, Recauto, Recovery*

**Data odpovědi****AlterationDate (MQCFST)**

Datum změny (identifikátor parametru: MQCA\_ALTERATION\_DATE).

Datum, kdy byla definice naposledy změněna, ve tvaru yyyy-mm-dd.

Maximální délka řetězce je MQ\_DATE\_LENGTH.

**AlterationTime (MQCFST)**

Čas změny (identifikátor parametru: MQCA\_ALTERATION\_TIME).

Čas, kdy byla definice naposledy změněna, ve tvaru hh.mm.ss.

Maximální délka řetězce je MQ\_TIME\_LENGTH.

### **CFConlos (MQCFIN)**

Vlastnost CFConlos (identifikátor parametru: MQIA\_CF\_CFCONLOS).

Určuje akci, která má být provedena v případě, že správce front ztratí připojení ke struktuře prostředku CF. Hodnota může být některá z následujících:

#### **MQCFCONLOS\_TERMINATE**

Správce front bude ukončen, jakmile dojde ke ztrátě konektivity ke struktuře.

#### **MQCFCONLOS\_TOLERING**

Správce front bude tolerovat ztrátu připojitelnosti ke struktuře bez ukončení.

#### **MQCFCONLOS\_ASQMGR**

provedená akce je založena na nastavení atributu správce front CFCONLOS

Tento parametr je platný pouze z parametru CFLEVEL (5).

### **CFLevel (MQCFIN)**

Úroveň funkční způsobilosti pro tuto strukturu aplikace CF (identifikátor parametru: MQIA\_CF\_LEVEL).

Určuje úroveň funkční způsobilosti pro strukturu aplikace CF. Hodnota může být některá z následujících:

**1**

Struktura CF, která může být "auto-created" správcem front na úrovni příkazů 520.

**2**

Struktura prostředku CF na úrovni příkazů 520, kterou lze vytvořit nebo odstranit pouze správcem front na úrovni příkazů 530 nebo vyšší. Tato úroveň je výchozím nastavením *CFLevel* pro správce front na úrovni příkazů 530 nebo vyšší.

**3**

Struktura CF na úrovni příkazu 530. Tato *CFLevel* je povinná, pokud chcete používat trvalé zprávy ve sdílených frontách nebo pro seskupení zpráv, nebo obojí.

**4**

Struktura CF na úrovni příkazů 600. Tento *CFLevel* lze použít pro trvalé zprávy nebo pro zprávy delší než 64 512 bajtů.

**5**

Struktura CF na úrovni příkazu 710. Produkt *CFLevel* podporuje sdílené datové sady zpráv (SMDS) a Db2 pro odkládání zpráv.

Je třeba, aby struktury byly na úrovni CFLEVEL (5), aby podpořily tolerování ztráty konektivity.

### **CFStrucDesc (MQCFST)**

Popis struktury CF (identifikátor parametru: MQCA\_CF\_STRUC\_DESC).

Maximální délka je MQ\_CF\_STRUC\_DESC\_LENGTH.

### **CFStrucName (MQCFST)**

Název struktury CF (identifikátor parametru: MQCA\_CF\_STRUC\_NAME).

Maximální délka je MQ\_CF\_STRUC\_NAME\_LENGTH.

### **DSBLOCK (MQCFIN)**

Vlastnost prostředku CF DSBLOCK (identifikátor parametru: MQIACF\_CF\_SMDS\_BLOCK\_SIZE).

Vrácená hodnota je jedna z následujících konstant: MQDSB\_8K, MQDSB\_16K, MQDSB\_32K, MQDSB\_64K, MQDSB\_128K, MQDSB\_256K, MQDSB\_512K, MQDSB\_1024K, MQDSB\_1M.

### **DSBUFS (MQCFIN)**

Vlastnost CF DSBUFS (identifikátor parametru: MQIA\_CF\_SMDS\_BUFFERS).

Vrácená hodnota je v rozsahu 0-9999.

Hodnota je počet vyrovnávacích pamětí, které mají být přiděleny v každém správci front pro přístup ke sdíleným datovým sadám zpráv. Velikost každé vyrovnávací paměti se rovná velikosti logického bloku.

#### **DSEXPAND (MQCFIN)**

Vlastnost CF DSEXPAND (identifikátor parametru: MQIACF\_CF\_SMDS\_EXPAND).

##### **MQDSE\_YES**

Datovou sadu lze rozbalit.

##### **MQDSE\_NO**

Datovou sadu nelze rozbalit.

##### **VÝCHOZÍ HODNOTA MQDSE\_**

Pouze v případě, že není explicitně nastaveno, vráceno na dotazovací strukturu CF

#### **DSGROUP (MQCFST)**

Vlastnost CF DSGROUP (identifikátor parametru: MQCACF\_CF\_SMDS\_GENERIC\_NAME).

Vrácená hodnota je řetězec obsahující generický název datové sady použité pro skupinu sdílených datových sad zpráv přidružených k této struktuře CF.

#### **OFFLD1SZ (MQCFST)**

Vlastnost prostředku CF OFFLD1SZ (identifikátor parametru: MQCACF\_CF\_OFFLOAD\_SIZE1).

Vrácená hodnota je řetězec v rozsahu 0K - 64K.

Tato hodnota je vrácena v případě, že jsou zadány parametry MQIACF\_ALL nebo MQIA\_CF\_OFFLOAD.

Maximální délka je 3.

#### **OFFLD2SZ (MQCFST)**

Vlastnost prostředku CF OFFLD2SZ (identifikátor parametru: MQCACF\_CF\_OFFLOAD\_SIZE2).

Vrácená hodnota je řetězec v rozsahu 0K - 64K.

Tato hodnota je vrácena v případě, že jsou zadány parametry MQIACF\_ALL nebo MQIA\_CF\_OFFLOAD.

Maximální délka je 3.

#### **OFFLD3SZ (MQCFST)**

Vlastnost prostředku CF OFFLD3SZ (identifikátor parametru: MQCACF\_CF\_OFFLOAD\_SIZE3).

Vrácená hodnota je řetězec v rozsahu 0K - 64K.

Tato hodnota je vrácena v případě, že jsou zadány parametry MQIACF\_ALL nebo MQIA\_CF\_OFFLOAD.

Maximální délka je 3.

#### **OFFLD1TH (MQCFIN)**

Vlastnost prostředku CF OFFLD1TH (identifikátor parametru: MQIA\_CF\_OFFLOAD\_THRESHOLD1).

Vrácená hodnota je v rozsahu 0-100.

Tato hodnota je vrácena v případě, že jsou zadány parametry MQIACF\_ALL nebo MQIA\_CF\_OFFLOAD.

#### **OFFLD2TH (MQCFIN)**

Vlastnost prostředku CF OFFLD2TH (identifikátor parametru: MQIA\_CF\_OFFLOAD\_THRESHOLD2).

Vrácená hodnota je v rozsahu 0-100.

Tato hodnota je vrácena v případě, že jsou zadány parametry MQIACF\_ALL nebo MQIA\_CF\_OFFLOAD.

#### **OFFLD3TH (MQCFIN)**

Vlastnost CF OFFLD3TH (identifikátor parametru: MQIA\_CF\_OFFLOAD\_THRESHOLD3).

Vrácená hodnota je v rozsahu 0-100.

Tato hodnota je vrácena v případě, že jsou zadány parametry MQIACF\_ALL nebo MQIA\_CF\_OFFLOAD.

#### **Offload (MQCFIN)**

Vlastnost OFFLOAD prostředku CF (identifikátor parametru: MQIA\_CF\_OFFLOAD).

Vrácené hodnoty mohou být:

**MQCFOFFLD\_DB2**

Velké sdílené zprávy mohou být uloženy v produktu Db2.

**MQCFOFFLD\_SMDS**

Velké sdílené zprávy mohou být uloženy v datových sadách sdílených zpráv produktu z/OS .

**MQCFOFFLD\_NONE**

Používá se v případě, že vlastnost *Offload* nebyla explicitně nastavena.

**RCVDATE (MQCFST)**

Počáteční datum obnovy (identifikátor parametru: MQCACF\_RECOVERY\_DATE).

Je-li pro datovou sadu v současné době povolena obnova, znamená to datum aktivace ve formátu rrrr-mm-dd. Není-li obnova povolena, zobrazí se jako RCVDATE ().

**RCVTIME (MQCFST)**

Počáteční čas zotavení (identifikátor parametru: MQCACF\_RECOVERY\_TIME).

Je-li pro datovou sadu v současné době povolena obnova, označuje to čas, kdy byl aktivován, ve tvaru hh.mm.ss. Není-li obnova povolena, zobrazí se jako RCVTIME ().

**Recauto (MQCFIN)**

Recauto (identifikátor parametru: MQIA\_CF\_RECAUTO).

Označuje, zda je provedena akce automatického zotavení, když správce front zjistí, že struktura selhala, nebo když správce front ztratí připojení ke struktuře a žádné systémy v systému SysPlex nemají připojitelnost k prostředku Coupling Facility, ve kterém je tato struktura přidělena. Hodnota může být následující:

**MQRECAUTO\_YES**

Struktura a přidružené sdílené datové sady zpráv, které také potřebují obnovu, budou automaticky obnoveny.

**MQRECAUTO\_NO**

Struktura nebude automaticky zotavena.

**Recovery (MQCFIN)**

Náprava (identifikátor parametru: MQIA\_CF\_RECOVER).

Určuje, zda je pro strukturu aplikace podporována obnova prostředku CF. Hodnota může být následující:

**MQCFR\_YES**

Zotavení je podporováno.

**MQCFR\_NO**

Zotavení není podporováno.

## Zjistit názvy struktury CF

Dotaz na názvy struktury prostředku CF (MQCMD\_INQUIRE\_CF\_STRUC\_NAMES) pro seznam názvů struktury aplikace prostředku CF, které se shodují s uvedeným názvem struktury generické struktury CF, se zobrazí jako názvy struktur CF.

HP Integrity NonStop Server	IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
				✓

**Poznámka:** Tento příkaz je podporován pouze v systémech z/OS , je-li správce front členem skupiny sdílení front.

**Povinné parametry****CFStrucName (MQCFST)**

Název struktury CF (identifikátor parametru: MQCA\_CF\_STRUC\_NAME).

Uvádí název struktury aplikace CF, o které se mají informace vrátit.

Názvy generických struktur CF jsou podporovány. Generický název je řetězec znaků následovaný hvězdičkou (\*), například ABC\*, a vybírá všechny aplikační struktury prostředku CF, které mají názvy, které začínají vybraným znakovým řetězcem. Hvězdička ve vlastním seznamu odpovídá všem možným názvům.

Maximální délka je MQ\_CF\_STRUC\_NAME\_LENGTH.

## Zjišťovat názvy struktury CF (odezva)

Odpověď na příkaz Inquire CF Structure Names (MQCMD\_INQUIRE\_CF\_STRUC\_NAMES) se skládá z hlavičky odpovědi následovaného jedinou strukturou parametru, která dává nula nebo více názvů, které odpovídají uvedenému názvu struktury aplikace CF.

HP Integrity NonStop Server	IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
				✓

### Vždy vráceno:

*CFStrucNames*

### Vráceno:

Není

## Data odpovědi

### *CFStrucNames* (MQCFSL)

Seznam názvů struktury aplikace CF (identifikátor parametru: MQCACF\_CF\_STRUC\_NAMES).

## Zjistit stav struktury CF

Příkaz Inquire CF Structure Status (MQCMD\_INQUIRE\_CF\_STRUC\_STATUS) se zklidní o stavu struktury aplikace CF.

HP Integrity NonStop Server	IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
				✓

**Poznámka:** Tento příkaz je podporován pouze v systémech z/OS, je-li správce front členem skupiny sdílení front.

## Povinné parametry

### *CFStrucName* (MQCFST)

Název struktury CF (identifikátor parametru: MQCA\_CF\_STRUC\_NAME).

Určuje název struktury aplikace CF, jejíž informace o stavu mají být vráceny.

Názvy generických struktur CF jsou podporovány. Generický název je řetězec znaků následovaný hvězdičkou (\*), například ABC\*, a vybírá všechny aplikační struktury prostředku CF, které mají názvy, které začínají vybraným znakovým řetězcem. Hvězdička ve vlastním seznamu odpovídá všem možným názvům.

Maximální délka je MQ\_CF\_STRUC\_NAME\_LENGTH.

## Nepovinné parametry

### *CFStatusType* (MQCFIN)

Typ informace o stavu (identifikátor parametru: MQIACF\_CF\_STATUS\_TYPE).

Uvádí typ informací o stavu, které chcete vrátit. Můžete uvést jednu z následujících možností:

## **SOUHRN STAVU MQIAKF\_CF\_STATUS\_SUMMARY**

Souhrnné informace o stavu aplikační struktury prostředku CF. MQIACF\_CF\_STATUS\_SUMMARY je výchozí hodnota.

## **MQIACF\_CF\_STATUS\_CONNECT**

Informace o stavu připojení pro každou strukturu aplikace CF pro každého aktivního správce front.

## **MQIACF\_CF\_STATUS\_BACKUP.**

Informace o stavu zálohování pro každou strukturu aplikace CF.

## **MQIACF\_CF\_STATUS\_SMDS**

Informace o sdílené datové sadě sdílených zpráv pro každou strukturu aplikace CF.

### **IntegerFilterCommand (MQCFIF)**

Deskriptor příkazu filtru celých čísel. Identifikátor parametru musí být libovolný celočíselný parametr typu v datech odpovědi kromě MQIACF\_CF\_STATUS\_TYPE. Tento parametr slouží k omezení výstupu z příkazu určením podmínky filtru. Informace o použití této podmínky filtru viz [“MQCFIF-parametr filtru celých čísel PCF”](#) na stránce 1838 .

Pokud uvedete filtr celého čísla, nemůžete také uvést řetězový filtr pomocí parametru *StringFilterCommand* .

### **StringFilterCommand (MQCFSF)**

Deskriptor příkazu filtru řetězce. Identifikátor parametru musí být libovolný parametr typu řetězec v odpovědi na data s výjimkou MQCA\_CF\_STRUC\_NAME. Tento parametr slouží k omezení výstupu z příkazu určením podmínky filtru. Informace o použití této podmínky filtru viz [“MQCFSF-parametr filtru řetězce PCF”](#) na stránce 1845 .

Pokud uvedete filtr řetězce, nemůžete také zadat celočíselný filtr pomocí parametru *IntegerFilterCommand* .

## **z/OS Zjistit stav struktury CF (odezva)**

Odpověď na příkaz Stav struktury struktury prostředku CF (MQCMD\_INQUIRE\_CF\_STRUPC\_STATUS) se skládá z hlavičky odpovědi následovaného strukturami *CFStrucName* a *CFStatusType* a sadou struktur parametrů atributu určených hodnotou *CFStatusType* v příkazu Inquire.

HP Integrity NonStop Server	IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
				✓

### **Vždy vráceno:**

*CFStrucName*, *CFStatusType*.

*CFStatusType* uvádí typ informací o stavu, které se vrací. Hodnota může být některá z následujících:

## **SOUHRN STAVU MQIAKF\_CF\_STATUS\_SUMMARY**

Souhrnné informace o stavu aplikační struktury prostředku CF. Toto nastavení je výchozí.

## **MQIACF\_CF\_STATUS\_CONNECT**

Informace o stavu připojení pro každou strukturu aplikace CF pro každého aktivního správce front.

## **MQIACF\_CF\_STATUS\_BACKUP.**

Informace o stavu zálohování pro každou strukturu aplikace CF.

## **MQIACF\_CF\_STATUS\_SMDS**

Informace o sdílené datové sadě sdílených zpráv pro každou strukturu aplikace CF.

### **Vrací, pokud CFStatusType je MQIACF\_CF\_STATUS\_SUMMARY:**

*CFStrucStatus*, *CFStrucType*, *EntriesMax*, *EntriesUsed*, *FailDate*, *FailTime*, *OfFLdUse*, *SizeMax*, *SizeUsed*

### **Vrací, pokud je CFStatusType MQIACF\_CF\_STATUS\_CONNECT:**

*CFStrucStatus*, *FailDate*, *FailTime*, *QMgrName*, *SysName*

**Vrací, pokud *CFStatusType* je MQIACF\_CF\_STATUS\_BACKUP:**

*BackupDate, BackupEndRBA, BackupSize, BackupStartRBA, BackupTime, CFStrucStatus, FailDate, FailTime, LogQMgrNames, QmgrName*

**Vrací, pokud *CFStatusType* je MQIACF\_CF\_STATUS\_SMDS:**

*Access, FailDate, FailTime, RcvDate, RcvTime, CFStrucStatus*

## Data odpovědi

### **Access (MQCFIN)**

Dostupnost datové sady sdílené zprávy (identifikátor parametru: MQIACF\_CF\_STRUC\_ACCESS).

#### **MQCFACCESS\_ENABLED**

Datová sada sdílené zprávy je buď k dispozici pro použití, nebo má být povolena poté, co byla dříve zakázána, nebo se má přístup k datové sadě sdílených zpráv po chybě opakovat.

#### **MQCFACCESS\_POZASTAVENO**

Datová sada sdílené zprávy není k dispozici, protože došlo k chybě.

#### **MQCFACCESS\_DISABLED**

Datová sada sdílené zprávy je buď zakázaná, nebo se má nastavit jako zakázaná.

### **BackupDate (MQCFST)**

Datum ve tvaru yyyy-mm-dd, kdy bylo pro tuto strukturu aplikace CF převzato poslední úspěšné zálohování (identifikátor parametru: MQCACF\_BACKUP\_DATE).

Maximální délka řetězce je MQ\_DATE\_LENGTH.

### **BackupEndRBA (MQCFST)**

Koncová adresa RBA sady záloh pro konec poslední úspěšné zálohy této struktury aplikace CF (identifikátor parametru: MQCACF\_CF\_STRUC\_BACKUP\_END).

Maximální délka řetězce je MQ\_RBA\_LENGTH.

### **BackupSize (MQCFIN)**

Velikost posledního úspěšného zálohování (v megabajtech) pro tuto strukturu aplikace CF (identifikátor parametru: MQIACF\_CF\_STRUC\_BACKUP\_SIZE).

### **BackupStartRBA (MQCFST)**

Počáteční adresa RBA zálohy pro začátek posledního úspěšného zálohování pro tuto strukturu aplikace CF (identifikátor parametru: MQCACF\_CF\_STRUC\_BACKUP\_START).

Maximální délka řetězce je MQ\_RBA\_LENGTH.

### **BackupTime (MQCFST)**

The end time, in the form hh.mm.ss, of the last successful backup taken for this CF application structure (parameter identifier: MQCACF\_BACKUP\_TIME).

Maximální délka řetězce je MQ\_TIME\_LENGTH.

### **CFStatusType (MQCFIN)**

Typ informace o stavu (identifikátor parametru: MQIACF\_CF\_STATUS\_TYPE).

Uvádí typ informací o stavu, které se vrací. Hodnota může být některá z následujících:

#### **SOUHRN STAVU MQIAKF\_CF\_STATUS\_SUMMARY**

Souhrnné informace o stavu aplikační struktury prostředku CF. MQIACF\_CF\_STATUS\_SUMMARY je výchozí hodnota.

#### **MQIACF\_CF\_STATUS\_CONNECT**

Informace o stavu připojení pro každou strukturu aplikace CF pro každého aktivního správce front.

#### **MQIACF\_CF\_STATUS\_BACKUP.**

Zazálohujte informace o stavu pro každou strukturu aplikace CF.

#### **MQIACF\_CF\_STATUS\_SMDS**

Informace o sdílené datové sadě sdílených zpráv pro každou strukturu aplikace CF.



**CFStrucName (MQCFST)**

Název struktury CF (identifikátor parametru: MQCA\_CF\_STRUC\_NAME).

Maximální délka je MQ\_CF\_STRUC\_NAME\_LENGTH.

**CFStrucStatus (MQCFIN)**

Stav struktury prostředku CF (identifikátor parametru: MQIACF\_CF\_STRUC\_STATUS).

Stav struktury aplikace prostředku CF.

Je-li *CFStatusType* MQIACF\_CF\_STATUS\_SUMMARY, může být hodnota následující:

**MQCFSTATUS\_ACTIVE**

Struktura je aktivní.

**SELHÁNÍ MQCFSTATUS\_FAILED**

Struktura se nezdařila.

**MQCFSTATUS\_NOT\_FOUND**

Struktura není přidělena v CF, ale byla definována pro Db2.

**MQCFSTATUS\_IN\_BACKUP**

Struktura je v procesu zálohování.

**MQCFSTATUS\_IN\_RECOVER**

Struktura je v procesu obnovení.

**MQCFSTATUS\_UNKNOWN**

Stav struktury prostředku CF je neznámý, protože například Db2 může být nedostupný.

Je-li *CFStatusType* MQIACF\_CF\_STATUS\_CONNECT, hodnota může být:

**MQCFSTATUS\_ACTIVE**

Struktura je připojena k tomuto správci front.

**SELHÁNÍ MQCFSTATUS\_FAILED**

Připojení správce front k této struktuře se nezdařilo.

**MQCFSTATUS\_NONE**

Struktura nebyla nikdy připojena k tomuto správci front.

Je-li *CFStatusType* MQIACF\_CF\_STATUS\_BACKUP, může být hodnota:

**MQCFSTATUS\_ACTIVE**

Struktura je aktivní.

**SELHÁNÍ MQCFSTATUS\_FAILED**

Struktura se nezdařila.

**MQCFSTATUS\_NONE**

Struktura nebyla nikdy zálohována.

**MQCFSTATUS\_IN\_BACKUP**

Struktura je v procesu zálohování.

**MQCFSTATUS\_IN\_RECOVER**

Struktura je v procesu obnovení.

Je-li *CFStatusType* MQIACF\_CF\_STATUS\_SMDS, může být hodnota:

**MQCFSTATUS\_ACTIVE**

Datová sada sdílené zprávy je k dispozici pro normální použití

**SELHÁNÍ MQCFSTATUS\_FAILED**

Datová sada sdílené zprávy je v nepoužitelném stavu a pravděpodobně vyžaduje zotavení.

**MQCFSTATUS\_IN\_RECOVER**

Datová sada sdílené zprávy se nachází v procesu zotavení (pomocí příkazu RECOVER CFSTRUCT).

**MQCFSTATUS\_NOT\_FOUND**

Datová sada nebyla nikdy použita, nebo se pokus o její otevření neprovedl poprvé.

### **MQCFSTATUS\_RECOVERED**

Datová sada byla obnovena nebo jinak opravena a je připravena k použití znovu, ale při příštím otevření vyžaduje provedení restartu. Toto opětovné spuštění zpracování zajistí, že zastaralé odkazy na všechny odstraněné zprávy byly odebrány ze struktury prostředku Coupling Facility, než bude datová sada opět zpřístupněna. Zpracování restartování také znovu vytvoří mapu prostoru datové sady.

### **MQCFSTATUS\_EMPTY**

Datová sada neobsahuje žádné zprávy. Datová sada je do tohoto stavu vložena, pokud je za normálních okolností zavřena vlastním správcem front v okamžiku, kdy neobsahuje žádné zprávy. Může být také uvedena do stavu EMPTY, když má být předchozí obsah datové sady vyřazen, protože struktura aplikace byla vyprázdněna (pomocí **RECOVER CFSTRUCT** s parametrem TYPE PURGE nebo, pouze u neobnovitelné struktury, odstraněním předchozí instance struktury). Při příštím otevření datové sady správcem front, který vlastní správce front, je mapa prostoru resetována na prázdnou hodnotu a stav je změněn na AKTIVNÍ. Vzhledem k tomu, že předchozí obsah datové sady již není zapotřebí, lze datovou sadu v tomto stavu nahradit nově alokovanou datovou sadou, například změnou přidělení prostoru nebo přesunutím do jiného svazku.

### **MQCFSTATUS\_NEW**

Datová sada se otevírá a inicializuje poprvé, připravená k aktivaci.

### **CFStructType (MQCFIN)**

Typ struktury CF (identifikátor parametru: MQIACF\_CF\_STRUC\_TYPE).

Hodnota může být následující:

#### **MQCFTYPE\_ADMIN**

MQCFTYPE\_ADMIN je struktura administrace CF.

#### **MQCFTYPE\_APPL**

MQCFTYPE\_APPL je struktura aplikace CF.

### **EntriesMax (MQCFIN)**

Počet položek seznamu CF definovaných pro tuto strukturu aplikace CF (identifikátor parametru: MQIACF\_CF\_STRUC\_ENTRES\_MAX).

### **EntriesUsed (MQCFIN)**

Počet položek seznamu CF definovaných pro tuto strukturu aplikace CF, které se používají (identifikátor parametru: MQIACF\_CF\_STRUC\_ENTRES\_USED).

### **FailDate (MQCFST)**

Datum, ve tvaru yyyy-mm-dd, kdy došlo k selhání struktury aplikace CF (identifikátor parametru: MQCAC\_FAIL\_DATE).

Je-li *CFStatusType* MQIACF\_CF\_STATUS\_CONNECT, jedná se o datum, kdy správce front ztratil připojení k této aplikační struktuře. U ostatních hodnot produktu *CFStatusType*se jedná o datum, kdy došlo k selhání této aplikační struktury prostředku CF. Tento parametr lze použít pouze v případě, že *CFStructStatus* je MQCFSTATUS\_FAILED nebo MQCFSTATUS\_IN\_RECOVER.

Maximální délka řetězce je MQ\_DATE\_LENGTH.

### **FailTime (MQCFST)**

Čas ve tvaru hh.mm.sselhal v tom, že tato struktura aplikace CF selhala (identifikátor parametru: MQCACFFAIL\_TIME).

Je-li *CFStatusType* MQIACF\_CF\_STATUS\_CONNECT, je to čas, kdy správce front ztratil připojení k této aplikační struktuře. Pro ostatní hodnoty produktu *CFStatusType*se jedná o čas, kdy se tato struktura aplikace prostředku CF nezdařila. Tento parametr lze použít pouze v případě, že *CFStructStatus* je MQCFSTATUS\_FAILED nebo MQCFSTATUS\_IN\_RECOVER.

Maximální délka řetězce je MQ\_TIME\_LENGTH.

**LogQMgrNames (MQCFSL)**

Seznam správců front, jejichž protokoly jsou vyžadovány pro provedení zotavení (identifikátor parametru: MQCACF\_CF\_STRUC\_LOG\_Q\_MGRS).

Maximální délka každého názvu je MQ\_Q\_MGR\_NAME\_LENGTH.

**OffLdUse (MQCFIN)**

Odlehčování použití (identifikátor parametru: MQIA\_CF\_OFFLDUSE).

Označuje, zda mohou aktuálně existovat nějaké odlehčené velká data zprávy ve sdílených datových sadách zpráv, Db2 nebo obojí. Hodnota může být některá z následujících:

**MQCFOFFLD\_DB2**

Velké sdílené zprávy jsou uloženy v produktu Db2.

**MQCFOFFLD\_SMDS**

Velké sdílené zprávy jsou uloženy v datových sadách sdílených zpráv produktu z/OS.

**MQCFOFFLD\_NONE**

Pokud vlastnost nebyla explicitně nastavena, použijte příkaz DISPLAY CFSTRUCT.

**MQCFOFFLD\_BOTH**

Mohou existovat velké sdílené zprávy uložené v produktu Db2i ve sdílených datových sadách zpráv.

Hodnota nemůže být nastavena, pokud není definována hodnota CFLEVEL (5).

**QMgrName (MQCFST)**

Název správce front (identifikátor parametru: MQCA\_Q\_MGR\_NAME).

Tento parametr je název správce front. Je-li *CFStatusType* MQIACF\_CF\_STATUS\_BACKUP, je to název správce front, který přijal poslední úspěšnou zálohu.

Maximální délka je MQ\_Q\_MGR\_NAME\_LENGTH.

**RcvDate (MQCFST)**

Počáteční datum obnovy (identifikátor parametru: MQCACF\_RECOVERY\_DATE).

Je-li pro datovou sadu v současné době povolena obnova, znamená to datum aktivace ve formátu rrrr-mm-dd.

**RcvTime (MQCFST)**

Počáteční čas zotavení (identifikátor parametru: MQCACF\_RECOVERY\_TIME).

Je-li pro datovou sadu v současné době povolena obnova, označuje to čas, kdy byl aktivován, ve tvaru hh.mm.ss.

**SizeMax (MQCFIN)**

Velikost aplikační struktury prostředku CF (identifikátor parametru: MQIACF\_CF\_STRUC\_SIZE\_MAX).

Tento parametr je velikostí aplikační struktury prostředku CF v kilobajtech.

**SizeUsed (MQCFIN)**

Procentní část struktury aplikace prostředku CF, která se používá (identifikátor parametru: MQIACF\_CF\_STRUC\_SIZE\_USED).

Tento parametr je procentní částí velikosti struktury aplikace prostředku CF, která se používá.

**SysName (MQCFST)**

Název správce front (identifikátor parametru: MQCACF\_SYSTEM\_NAME).

Tento parametr je názvem obrazu produktu z/OS správce front, který byl naposledy připojen ke struktuře aplikace CF.

Maximální délka je MQ\_SYSTEM\_NAME\_LENGTH.

**SizeMax (MQCFIN)**

Velikost aplikační struktury prostředku CF (identifikátor parametru: MQIACF\_CF\_STRUC\_SIZE\_MAX).

Tento parametr je velikostí aplikační struktury prostředku CF v kilobajtech.

## Zjistit kanál

Příkaz Inquire Channel (MQCMD\_INQUIRE\_CHANNEL) se zklidní o attributech definic kanálu produktu IBM MQ.

HP Integrity NonStop Server	IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
✓	✓	✓	✓	✓

## Povinné parametry

### ChannelName (MQCFST)

Název kanálu (identifikátor parametru: MQCACH\_CHANNEL\_NAME).

Jsou podporovány generické názvy kanálů. Generické jméno je řetězec znaků následovaný hvězdičkou (\*), například ABC\*, a vybere všechny kanály mající názvy, které začínají na vybraný řetězec znaků. Hvězdička ve vlastním seznamu odpovídá všem možným názvům.

Maximální délka řetězce je MQ\_CHANNEL\_NAME\_LENGTH.

## Nepovinné parametry

### ChannelAttrs (MQCFIL)

Atributy kanálu (identifikátor parametru: MQIACF\_CHANNEL\_ATTRS).

Seznam atributů může uvádět následující hodnotu na své vlastní předvolené hodnotě, která se použije, pokud není parametr zadán:

#### MQIACF\_ALL

Všechny atributy.

nebo kombinace parametrů v následující tabulce:

V 8.0.0.4

Parametr	Odesíla tel	Server	Příjemce	Žadatel	Připojení klienta	Připojení serveru	Odesíla tel klastru	Příjemce klastru	V 8.0.0.4 AMQP
<b>MQCA_ALTERATION_DATE</b> Datum, kdy byla definice naposledy změněna	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>MQCA_ALTERATION_TIME</b> Čas, kdy byla definice naposledy změněna	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>MQCA_CERT_LABEL</b> Popisek certifikátu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>MQCA_CLUSTER_NAME</b> Název lokálního správce front							✓	✓	

Parametr	Odesílatel	Server	Příjemce	Žadatel	Připojení klienta	Připojení serveru	Odesílatel klastru	Příjemce klastru	V 8.0.0.4 AMQP
<b>MQCA_CLUSTER_NAME</b> Název lokálního správce front							✓	✓	
<b>MQCA_Q_MGR_NAME</b> Název lokálního správce front					✓				
<b>MQCACH_CHANNEL_NAME</b> Název kanálu. Tento atribut nelze použít jako klíčové slovo filtru.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>MQCACH_CONNECTION_NAME</b> Název připojení	✓	✓		✓	✓		✓	✓	
<b>MQCACH_DESC</b> Popis	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>MQCACH_LOCAL_ADDRESS</b> Lokální komunikační adresa pro kanál	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓
<b>MQCACH_MCA_NAME</b> Název agenta kanálu zpráv	✓	✓		✓			✓		
<b>MQCACH_MCA_USER_ID</b> Identifikátor uživatele MCA	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
<b>MQCACH_MODE_NAME</b> Název režimu	✓	✓		✓	✓		✓	✓	
<b>MQCACH_MR_EXIT_NAME</b> Název uživatelské procedury pro opakování zprávy			✓	✓				✓	
<b>MQCACH_MR_EXIT_USER_DATA</b> Název uživatelské procedury pro opakování zprávy			✓	✓				✓	

Parametr	Odesílatel	Server	Příjemce	Žadatel	Připojení klienta	Připojení serveru	Odesílatel klastru	Příjemce klastru	V 8.0.0.4 AMQP
<b>MQCACH_MSG_EXIT_NAME</b> Název uživatelské procedury pro zpracování zprávy	✓	✓	✓	✓			✓	✓	
<b>MQCACH_MSG_EXIT_USER_DATA</b> Data uživatelské procedury pro zpracování zprávy	✓	✓	✓	✓			✓	✓	
<b>MQCACH_PASSWORD</b> Heslo	✓	✓		✓	✓		✓		
<b>MQCACH_RCV_EXIT_NAME</b> Název uživatelské procedury pro přijetí zprávy	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
<b>MQCACH_RCV_EXIT_USER_DATA</b> Data uživatelské procedury pro přijetí zprávy	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
<b>MQCACH_SEC_EXIT_NAME</b> Název uživatelské procedury zabezpečení zprávy	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
<b>MQCACH_SEC_EXIT_USER_DATA</b> Data uživatelské procedury zabezpečení zprávy	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
<b>MQCACH_SEND_EXIT_NAME</b> Název uživatelské procedury pro odeslání zprávy	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
<b>MQCACH_SEND_EXIT_USER_DATA</b> Data uživatelské procedury pro odeslání zprávy	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Parametr	Odesíla tel	Server	Příjemc e	Žadatel	Připoje ní klienta	Připoje ní serveru	Odesíla tel klastru	Příjemc e klastru	V 8.0.0.4 AMQP
<b>MQCACH_SSL_CIPHER_SPEC</b> Specifikace šifrování SSL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>MQCACH_SSL_PEER_NAME</b> Název partnera SSL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>MQCACH_TP_NAME</b> Název programu transakce	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
<b>MQCACH_TP_ROOT</b> Kořen tématu pro kanál AMQP									✓
<b>MQCACH_USER_ID</b> Identifikátor uživatele	✓	✓		✓	✓		✓		
<b>MQCACH_XMIT_Q_NAME</b> Jméno přenosové fronty	✓	✓							
<b>MQIA_MONITORING_CHANNEL</b> Kolekce monitorovacích dat online	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
<b>MQIA_PROPERTY_CONTROL</b> Atribut řízení vlastnosti	✓	✓					✓	✓	
<b>MQIA_STATISTICS_CHANNEL</b> Kolekce statistik online	✓	✓	✓	✓			✓	✓	
<b>MQIA_USE_DEAD_LETTER_Q</b> Určuje, zda je fronta nedoručených zpráv použita v případě, že zprávy nemohou být doručeny kanály.	✓	✓	✓	✓			✓	✓	

Parametr	Odesilatel	Server	Příjemce	Žadatel	Připojení klienta	Připojení serveru	Odesílatel klastru	Příjemce klastru	V 8.0.0.4 AMQP
<b>V 8.0.0.4</b> <b>MQIACH_AMQP_KEEP_ALIVE</b> Interval udržení aktivity kanálu AMQP									✓
<b>MQIACH_BATCH_HB</b> Hodnota, která má být použita pro dávkové pulzování	✓	✓					✓	✓	
<b>MQIACH_BATCH_INTERVAL</b> Interval čekání dávky (sekundy)	✓	✓					✓	✓	
<b>MQIACH_BATCH_DATA_LIMIT</b> Limit dat dávky (kilobajty)	✓	✓					✓	✓	
<b>MQIACH_BATCH_SIZE</b> Velikost dávky	✓	✓	✓	✓			✓	✓	
<b>MQIACH_CHANNEL_TYPE</b> Typ kanálu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>MQIACH_CLIENT_CHANNEL_WEIGHT</b> Váha kanálu klienta					✓				
<b>MQIACH_CLWL_CHANNEL_PRIORITY</b> Priorita kanálu pracovní zátěže klastru							✓	✓	
<b>MQIACH_CLWL_CHANNEL_RANK</b> Úroveň kanálu pracovní zátěže klastru							✓	✓	
<b>MQIACH_CLWL_CHANNEL_WEIGHT</b> Váha kanálu pracovní zátěže klastru							✓	✓	



Parametr	Odesílatel	Server	Příjemce	Žadatel	Připojení klienta	Připojení serveru	Odesílatel klastru	Příjemce klastru	V 8.0.0.4 AMQP
<b>MQIACH_CONNECTION_AFFINITY</b> Afinita připojení					✓				
<b>MQIACH_DATA_CONVERSION</b> Zda musí odesílatel převádět data aplikace	✓	✓					✓	✓	
<b>MQIACH_DEF_RECONNECT</b> Výchozí volba opětovného připojení					✓				
<b>MQIACH_DISC_INTERVAL</b> Interval odpojení	✓	✓				✓	✓	✓	
<b>MQIACH_HB_INTERVAL</b> Interval synchronizace (sekundy)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
<b>MQIACH_HDR_COMPRESSION</b> Seznam metod komprese dat záhlaví podporovaných kanálem	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
<b>MQIACH_KEEP_ALIVE_INTERVAL</b> Interval KeepAlive	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
<b>MQIACH_LONG_RETRY</b> Počet dlouhých opakování	✓	✓					✓	✓	
<b>MQIACH_LONG_TIMER</b> Dlouhý časovač	✓	✓					✓	✓	
<b>MQIACH_MAX_INSTANCES</b> Maximální počet současně existujících instancí kanálu připojení serveru, které lze spustit.						✓			✓

Parametr	Odesílatel	Server	Příjemce	Žadatel	Připojení klienta	Připojení serveru	Odesílatel klastru	Příjemce klastru	V 8.0.0.4 AMQP
<b>MQIACH_MAX_INSTS_PER_CLIENT</b> Maximální počet současně existujících instancí kanálu připojení serveru, které lze spustit z jednoho klienta.						✓			
<b>MQIACH_MAX_MSG_LENGTH</b> Maximální délka zprávy	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>MQIACH_MCA_TYPE</b> Typ MCA	✓	✓		✓			✓	✓	
<b>MQIACH_MR_COUNT</b> Počet opakování zprávy			✓	✓				✓	
<b>MQIACH_MSG_COMPRESSION</b> Seznam metod komprese dat zpráv podporovaných kanálem	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
<b>MQIACH_MR_INTERVAL</b> Interval opakování zprávy (milisekundy)			✓	✓				✓	
<b>MQIACH_NPM_SPEED</b> Rychlost přechodných zpráv	✓	✓	✓	✓			✓	✓	
<b>MQIACH_PORT</b> Číslo portu AMQP									✓
<b>MQIACH_PUT_AUTHORITY</b> Oprávnění pro operaci vložení (Put)			✓	✓		✓		✓	
<b>MQIACH_RESET_REQUESTED</b> Pořadové číslo neprovedeného požadavku, je-li použit příkaz RESET CHANNEL	✓	✓	✓	✓			✓	✓	

Parametr	Odesíla tel	Server	Příjemc e	Žadatel	Připoje ní klienta	Připoje ní serveru	Odesíla tel klastru	Příjemc e klastru	V 8.0.0.4 AMQP
<b>MQIACH_SEQUENCE_NUMBER_WRAP</b> Nejvyšší pořadové číslo	✓	✓	✓	✓			✓	✓	
<b>MQIACH_SHARING_CONVERSATIONS</b> Hodnota sdílení konverzací						✓			
<b>MQIACH_SHORT_RETRY</b> Počet krátkých opakování	✓	✓					✓	✓	
<b>MQIACH_SHORT_TIMER</b> Krátký časovač	✓	✓					✓	✓	
<b>MQIACH_SSL_CLIENT_AUTH</b> Ověření klienta pomocí SSL	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓
<b>V 8.0.0.4</b> <b>MQIACH_USE_CLIENT_ID</b> Uveďte, že ID klienta se používá pro kontroly autorizace pro kanál AMQP									✓
<b>MQIACH_XMIT_PROTOCOL_TYPE</b> Typ přenosu (přenosový protokol)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

**Poznámka:**

1. Je možné zadat pouze jeden z následujících parametrů:

- MQCACH\_JAAS\_CONFIG
- MQCACH\_MCA\_USER\_ID
- ID\_KLIENTA\_MQIACH\_USE\_ID\_

Není-li zadán žádný z těchto parametrů, nebude provedeno žádné ověření. Je-li zadána hodnota MQCACH\_JAAS\_CONFIG, klient předává jméno uživatele a heslo ve všech ostatních případech ignorované jméno uživatele.

**Certificatelabel (MQCFST)**

Návěští certifikátu (identifikátor parametru: MQCA\_CERT\_LABEL).

Uvádí jmenovku certifikátu, která se používá.

Maximální délka je MQ\_CERT\_LABEL\_LENGTH.

### **ChannelType (MQCFIN)**

Typ kanálu (identifikátor parametru: MQIACH\_CHANNEL\_TYPE).

Je-li tento parametr přítomen, jsou vhodné kanály omezeny na určený typ. Jakýkoli selektor atributu zadaný v seznamu *ChannelAttrs*, který je platný pouze pro kanály jiného typu nebo typů, se ignoruje; nevyzvedne se žádná chyba.

Není-li tento parametr zadán (nebo je-li zadán parametr MQCHT\_ALL), jsou vhodné kanály všech typů jiné než MQCHT\_MQTT. Každý zadaný atribut musí být platný selektor atributu kanálu (to znamená, že musí být jeden z následujících seznamů), ale nemusí být použitelný pro všechny vrácené kanály (nebo všechny). Selektory atributů kanálu, které jsou platné, ale nejsou použitelné pro daný kanál, jsou ignorovány, neobjevují se žádné chybové zprávy a není vrácen žádný atribut.

Hodnota může být následující:

#### **MQCHT\_SENDER**

Odesílatel.

#### **SERVER MQCHT\_SERVER**

.

#### **PŘÍJEMCE MQCHT\_RECEIVER**

Příjímač.

#### **MQCHT\_REQUESTER**

Žadatel.

#### **FUNKCE MQCHT\_SVRCONN**

Server-připojení (pro použití klienty).

#### **MQCHT\_CLNTCONN**

Připojení klienta.

#### **SOUBOR MQCHT\_CLURCVR**

Příjemce klastru.

#### **MQCHT\_CLUSDR**

Odesílatel klastru.

#### **V 8.0.0.4 MQCHT\_AMQP**

Kanál AMQP.

#### **MQCHT\_MQTT .**

Kanál telemetrie.

#### **MQCHT\_ALL**

Všechny typy jiné než MQCHT\_MQTT.

Výchozí hodnota, pokud tento parametr není zadán, je MQCHT\_ALL.

**Poznámka:** Je-li tento parametr přítomen, musí se vyskytnout bezprostředně za parametrem *ChannelName* na jiných platformách než z/OS, což vede k chybové zprávě MQRCCF\_MSG\_LENGTH\_ERROR.

**z/OS**

### **CommandScope (MQCFST)**

Rozsah příkazu (identifikátor parametru: MQCACF\_COMMAND\_SCOPE). Tento parametr se vztahuje pouze k produktu z/OS.

Uvádí, jak se příkaz provádí, když je správce front členem skupiny sdílení front. Můžete uvést jednu z následujících možností:

- prázdné (nebo vynechte parametr úplně). Příkaz bude proveden ve správci front, v němž byl zadán.
- Název správce front. Příkaz se provede ve vámi specifikujete správce front a bude aktivní v rámci skupiny sdílení front. Uvedete-li jiné jméno správce front než správce front, do kterého jste zadali správce front, musíte používat prostředí skupiny sdílení front a musí být povolen příkazový server.

- Hvězdička (\*). Příkaz se provádí na lokálním správci front a je také předán každému aktivnímu správci front ve skupině sdílení front.

Maximální délka je MQ\_QSG\_NAME\_LENGTH.

*CommandScope* nelze použít jako parametr k filtrování.

z/OS

### **DefaultChannelDisposition (MQCFIN)**

Dispozice výchozího kanálu (identifikátor parametru: MQIACH\_CHANNEL\_DISP).

Tento parametr není povolen pro kanály klienta připojení (CLNTCONN).

Tento parametr se vztahuje pouze k produktu z/OS .

Určuje dispozice kanálů, pro které mají být informace vráceny. Pokud tento parametr není přítomen (nebo pokud je zadán parametr MQCHLD\_ALL), jsou vhodné kanály všech dispozic kanálu. Hodnota může být některá z následujících:

#### **MQCHLD\_ALL**

Vrací požadované informace pro všechny vhodné kanály.

#### **MQCHLD\_PRIVATE**

Vrací požadované informace pro SOUKROMÉ kanály.

#### **MQCHLD\_SHARED**

Vrací požadované informace pro kanály s dispozicí kanálů, které jsou definované buď jako MQCHLD\_SHARED, nebo MQCHLD\_FIXSHARED.

### **DefReconnect (MQCFIN)**

Volba výchozího nového připojení kanálu klienta (identifikátor parametru: MQIACH\_DEF\_RECONNECT).

Volba pro výchozí automatické opětovné připojení klienta. Produkt IBM MQ MQI client můžete nakonfigurovat tak, aby znovu automaticky připojil aplikaci klienta. Produkt IBM MQ MQI client se pokusí znovu připojit ke správci front po selhání připojení. Pokusí se připojit znovu, aniž by aplikační klient vydal volání MQCONN nebo MQCONNX MQI.

### **IntegerFilterCommand (MQCFIF)**

Deskriptor příkazu filtru celých čísel. Identifikátor parametru musí být libovolný celočíselný parametr typu povolený v produktu *ChannelAttrs* kromě MQIACF\_ALL. Tento parametr slouží k omezení výstupu z příkazu určením podmínky filtru. Informace o použití této podmínky filtru viz [“MQCFIF-parametr filtru celých čísel PCF” na stránce 1838](#) .

Pokud zadáte celočíselný filtr pro typ kanálu, nelze také zadat argument *ChannelType* .

Pokud uvedete filtr celého čísla, nemůžete také uvést řetězcový filtr pomocí parametru *StringFilterCommand* .

z/OS

### **QSGDisposition (MQCFIN)**

Dispozice objektu v rámci skupiny (identifikátor parametru: MQIA\_QSG\_DISP). Tento parametr se vztahuje pouze k produktu z/OS .

Určuje dispozice objektu, pro který mají být vráceny informace (tedy tam, kde je definován a jak se chová). Hodnota může být některá z následujících:

#### **MQQSSGD\_LIVE**

Objekt je definován jako MQQSSGD\_Q\_MMGR nebo MQQSSGD\_COPY. Hodnota MQQSSGD\_LIVE je výchozí hodnotou, pokud není zadán parametr.

#### **MQQSSGD\_VŠE**

Objekt je definován jako MQQSSGD\_Q\_MMGR nebo MQQSSGD\_COPY.

Existuje-li prostředí sdílené správce front a příkaz se provádí ve správci front, kde byl zadán, tato volba také zobrazí informace o objektech definovaných s MQQSSGD\_GROUP.

Je-li zadán nebo výchozím nastavení MQQSGD\_LIVE, nebo pokud je MQQSGD\_ALL zadán v prostředí sdíleného správce front, může příkaz dát duplicitní názvy (s různými dispozity).

#### **MQQSD\_KOPIE**

Objekt je definován jako MQQSGD\_COPY.

#### **SKUPINA MQQSGD\_GROUP**

Objekt je definován jako MQQSGD\_GROUP. MQQSGD\_GROUP je povolen pouze v prostředí sdílené fronty.

#### **MQQSGD\_Q\_MGR**

Objekt je definován jako MQQSGD\_Q\_MGR.

#### **MQQSGD\_PRIVATE**

Objekt je definován buď jako MQQSGD\_Q\_MGR, nebo MQQSGD\_COPY. MQQSGD\_PRIVATE vrací stejné informace jako MQQSGD\_LIVE.

*QSGDisposition* nelze použít jako parametr k filtrování.

#### **StringFilterCommand (MQCFSF)**

Deskriptor příkazu filtru řetězce. Identifikátor parametru musí být libovolný parametr typu řetězec povolený v *ChannelAttrs* s výjimkou MQCACH\_CHANNEL\_NAME a MQCACH\_MCA\_NAME. Tento parametr slouží k omezení výstupu z příkazu určením podmínky filtru. Informace o použití této podmínky filtru viz [“MQCFSF-parametr filtru řetězce PCF” na stránce 1845](#).

Pokud uvedete filtr řetězce, nemůžete také zadat celočíselný filtr pomocí parametru *IntegerFilterCommand*.

## **Kódy chyb**

Tento příkaz může vracet následující kódy chyb v záhlaví formátu odezvy, kromě hodnot uvedených v [“Kódy chyb použitelné pro všechny příkazy” na stránce 1329](#).

#### **Reason (MQLONG)**

Hodnota může být některá z následujících:

##### **CHYBA MQRCCF\_CHANNEL\_NAME\_ERROR**

Chyba názvu kanálu.

##### **MQRCCF\_CHANNEL\_NOT\_FOUND**

Kanál nebyl nalezen.

##### **CHYBA MQRCCF\_CHANNEL\_TYPE\_ERROR**

Typ kanálu není platný.

## **Zjišťovat kanál (MQTT)**

Příkaz Inquire Channel (MQCMD\_INQUIRE\_CHANNEL) se zklidní o atributech definic kanálu produktu IBM MQ.

## **Povinné parametry**

#### **ChannelName (MQCFST)**

Název kanálu (identifikátor parametru: MQCACH\_CHANNEL\_NAME).

Jsou podporovány generické názvy kanálů. Generické jméno je řetězec znaků následovaný hvězdičkou (\*), například ABC\*, a vybere všechny kanály mající názvy, které začínají na vybraný řetězec znaků. Hvězdička ve vlastním seznamu odpovídá všem možným názvům.

Maximální délka řetězce je MQ\_CHANNEL\_NAME\_LENGTH.

#### **ChannelType (MQCFIN)**

Typ kanálu (identifikátor parametru: MQIACH\_CHANNEL\_TYPE).

Je-li tento parametr přítomen, jsou vhodné kanály omezeny na určený typ. Jakýkoli selektor atributu zadaný v seznamu *ChannelAttrs*, který je platný pouze pro kanály jiného typu nebo typů, se ignoruje; nevyzvedne se žádná chyba.

Pokud tento parametr není přítomen (nebo pokud je zadán parametr *MQCHT\_ALL*), jsou vhodné kanály všech typů. Každý zadaný atribut musí být platný selektor atributu kanálu (to znamená, že musí být jeden z následujících seznamů), ale nemusí být použitelný pro všechny vrácené kanály (nebo všechny). Selektory atributů kanálu, které jsou platné, ale nejsou použitelné pro daný kanál, jsou ignorovány, neobjevují se žádné chybové zprávy a není vrácen žádný atribut.

Hodnota musí být:

***MQCHT\_MQTT*** .

Kanál telemetrie.

## Nepovinné parametry

### ***ChannelAttrs*** (*MQCFIL*)

Atributy kanálu (identifikátor parametru: *MQIACF\_CHANNEL\_ATTRS*).

Seznam atributů může uvádět následující hodnotu na své vlastní předvolené hodnotě, která se použije, pokud není parametr zadán:

***MQIACF\_ALL***

Všechny atributy.

nebo kombinace následujících parametrů:

### ***MQCA\_SSL\_KEY\_REPOSITORY***

Úložiště klíčů SSL

### ***NÁZEV\_KANÁLU\_MQCACHE\_NAME***

Název kanálu. Tento atribut nelze použít jako klíčové slovo filtru.

### ***MQCACH\_JAAS\_CONFIG***

Cesta k souboru konfigurace služby JAAS

### ***LOKÁLNÍ ADRESA MQCACHE\_LOCAL\_ADDRESS***

Lokální komunikační adresa pro kanál

### ***MQCACH\_MCA\_USER\_ID***

Identifikátor uživatele MCA.

### ***MQCACH\_SSL\_CIPHER\_SPEC***

Specifikace šifry SSL.

### ***MQCACHE\_SSL\_KEY\_PASSPHRASE***

Přístupová fráze SSL.

### ***MQIACH\_BACKLOG***

Počet požadavků na souběžná připojení, které kanál podporuje.

### ***TYP\_KANÁLY\_MQIACH\_TYPE***

Typ kanálu

### ***MQIACH\_PORT***

Číslo portu, které se má použít, je-li parametr *TransportType* nastaven na hodnotu TCP.

### ***MQIACH\_SSL\_CLIENT\_AUTH***

Ověřování klienta SSL.

### ***ID\_KLIENTA\_MQIACH\_USE\_ID\_***

Uveďte, zda chcete použít *clientID* nového připojení jako *userID* pro toto připojení

### ***MQIACH\_XMIT\_PROTOCOL\_TYPE***

Typ přenosu (přenosový protokol)

### **Poznámka:**

1. Je možné zadat pouze jeden z následujících parametrů:

- MQCACH\_JAAS\_CONFIG
- MQCACH\_MCA\_USER\_ID
- ID\_KLIENTA\_MQIACH\_USE\_ID\_

Není-li zadán žádný z těchto parametrů, nebude provedeno žádné ověření. Je-li zadána hodnota MQCACH\_JAAS\_CONFIG, klient předává jméno uživatele a heslo ve všech ostatních případech ignorované jméno uživatele.

## Kódy chyb

Tento příkaz může vracet následující kódy chyb v záhlaví formátu odezvy, kromě hodnot uvedených v “Kódy chyb použitelné pro všechny příkazy” na stránce 1329.

### Reason (MQLONG)

Hodnota může být některá z následujících:

#### CHYBA MQRCCF\_CHANNEL\_NAME\_ERROR

Chyba názvu kanálu.

#### MQRCCF\_CHANNEL\_NOT\_FOUND

Kanál nebyl nalezen.

#### CHYBA MQRCCF\_CHANNEL\_TYPE\_ERROR

Typ kanálu není platný.

## Zjistit kanál (odpověď)

Odpověď na příkaz Inquire Channel (MQCMD\_INQUIRE\_CHANNEL) se skládá z hlavičky odezvy následované strukturami *ChannelName* a *ChannelType* (a pouze z/OS, strukturou *DefaultChannelDisposition* a *QSGDisposition*) a požadovanou kombinací struktur parametru atributu (kde je to vhodné).

HP Integrity NonStop Server	IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
✓	✓	✓	✓	✓

Pokud byl zadán generický název kanálu, je pro každý nalezený kanál generována jedna taková zpráva.

### Vždy vráceno:

*ChannelName*, *ChannelType*,  *DefaultChannelDisposition*,  *QSGDisposition*

### Vráceno:

*AlterationDate*, *AlterationTime*, *BatchDataLimit*, *BatchHeartbeat*, *BatchInterval*, *BatchSize*, *CertificateLabel*, *ChannelDesc*, *ChannelMonitoring*, *ChannelStartTime*, *ChannelStartDate*, *ChannelStatistics*, *ClientChannelWeight*, *ClientIdentifier*, *ClusterName*, *ClusterNameList*, *CLWLChannelPriority*, *CLWLChannelRank*, *CLWLChannelWeight*, *ConnectionAffinity*, *ConnectionName*, *DataConversion*, *DefReconnect*, *DiscInterval*, *HeaderCompression*, *HeartbeatInterval*, *InDoubtInbound*, *InDoubtOutbound*, *KeepAliveInterval*, *LastMsgTime*, *LocalAddress*, *LongRetryCount*, *LongRetryInterval*, *MaxMsgLength*, *MCAName*, *MCAType*, *MCAUserIdentifier*, *MessageCompression*, *ModeName*, *MsgExit*, *MsgRetryCount*, *MsgRetryExit*, *MsgRetryInterval*, *MsgRetryUserData*, *MsgsReceived*, *MsgsSent*, *MsgUserData*, *NetworkPriority*, *NonPersistentMsgSpeed*, *Password*, *PendingOutbound*, *PropertyControl*, *PutAuthority*, *QMGrName*, *ReceiveExit*, *ReceiveUserData*, *ResetSeq*, *SecurityExit*, *SecurityUserData*, *SendExit*, *SendUserData*, *SeqNumberWrap*, *SharingConversations*, *ShortRetryCount*, *ShortRetryInterval*, *SSLCipherSpec*, *SSLCipherSuite*, *SSLClientAuth*, *SSLPeerName*, *TpName*, *TransportType*, *UseDLQ*, *UserIdentifier*, *XmitQName*



## Data odpovědi

### **AlterationDate (MQCFST)**

Datum změny ve formátu yyyy-mm-dd (identifikátor parametru: MQCA\_ALTERATION\_DATE).

Datum, kdy byly informace naposledy změněny.

### **AlterationTime (MQCFST)**

Změna času ve formátu hh.mm.ss (identifikátor parametru: MQCA\_ALTERATION\_TIME).

Čas, kdy byly informace naposledy změněny.

### **BatchDataLimit (MQCFIN)**

Limit dávkového zpracování dat (identifikátor parametru: MQIACH\_BATCH\_DATA\_LIMIT).

Limit pro množství dat v kilobajtech, která lze odeslat prostřednictvím kanálu před provedením bodu synchronizace. Bod synchronizace se provede po zprávě, která způsobí dosažení limitu zpráv proteklých kanálem. Hodnota nula v tomto atributu znamená, že pro dávky přes tento kanál se nepoužije žádné omezení dat.

Tento parametr se vztahuje pouze na kanály s parametrem *ChannelType* MQCHT\_SENDER, MQCHT\_SERVER, MQCHT\_CLUSRCVR nebo MQCHT\_CLUSSDR.

### **BatchHeartbeat (MQCFIN)**

Hodnota, která se používá pro prezenční signál dávky (identifikátor parametru: MQIACH\_BATCH\_HB).

Hodnota může být 0-999999. Hodnota 0 indikuje, že prezenční signál není používán.

### **BatchInterval (MQCFIN)**

Interval dávek (identifikátor parametru: MQIACH\_BATCH\_INTERVAL).

### **BatchSize (MQCFIN)**

Velikost dávky (identifikátor parametru: MQIACH\_BATCH\_SIZE).

### **Certificatelabel (MQCFST)**

Návěští certifikátu (identifikátor parametru: MQCA\_CERT\_LABEL).

Uvádí jmenovku certifikátu, která se používá.

Maximální délka je MQ\_CERT\_LABEL\_LENGTH.

### **ChannelDesc (MQCFST)**

Popis kanálu (identifikátor parametru: MQCACH\_DESC).

Maximální délka řetězce je MQ\_CHANNEL\_DESC\_LENGTH.

### **ChannelMonitoring (MQCFIN)**

Kolekce dat monitorování online (identifikátor parametru: MQIA\_MONITORING\_CHANNEL).

Hodnota může být některá z následujících:

#### **MQMON\_OFF**

Shromažďování online monitorovacích dat je pro tento kanál vypnuto.

#### **MQMON\_Q\_MGR**

Hodnota parametru *ChannelMonitoring* správce front je zděděna z kanálu.

#### **MQMON\_LOW**

Shromažďování online monitorovacích dat je zapnuto, s nízkou rychlostí shromažďování dat, pro tento kanál, pokud parametr *ChannelMonitoring* správce front není MQMON\_NONE.

#### **MQMON\_MEDIUM**

Shromažďování online monitorovacích dat je zapnuto, se střední rychlostí shromažďování dat, pro tento kanál, pokud parametr *ChannelMonitoring* správce front není MQMON\_NONE.

#### **MQMON\_HIGH**

Shromažďování online monitorovacích dat je zapnuto, s vysokou rychlostí shromažďování dat, pro tento kanál, pokud parametr *ChannelMonitoring* správce front není MQMON\_NONE.

**ChannelName (MQCFST)**

Název kanálu (identifikátor parametru: MQCACH\_CHANNEL\_NAME).

Maximální délka řetězce je MQ\_CHANNEL\_NAME\_LENGTH.

**ChannelStartDate (MQCFST)**

Datum, kdy byl spuštěn kanál (identifikátor parametru: MQCACH\_CHANNEL\_START\_DATE). Délka je určena hodnotou MQ\_DATE\_LENGTH.

**ChannelStartTime (MQCFST)**

Čas, kdy byl spuštěn kanál (identifikátor parametru: MQCACH\_CHANNEL\_START\_TIME). Délka je určena hodnotou MQ\_TIME\_LENGTH.

**ChannelStatistics (MQCFIN)**

Shromažďování statistických dat (identifikátor parametru: MQIA\_STATISTICS\_CHANNEL).

Hodnota může být některá z následujících:

**MQMON\_OFF**

Shromažďování statistických dat je pro tento kanál vypnuto.

**MQMON\_Q\_MGR**

Hodnota parametru *ChannelStatistics* správce front je zděděna z kanálu.

**MQMON\_LOW**

Shromažďování statistických dat je zapnuto, s nízkou rychlostí shromažďování dat, pro tento kanál, pokud parametr *ChannelStatistics* správce front není MQMON\_NONE.

**MQMON\_MEDIUM**

Shromažďování statistických dat je zapnuto se střední rychlostí shromažďování dat, pro tento kanál, pokud parametr *ChannelStatistics* správce front není MQMON\_NONE.

**MQMON\_HIGH**

Shromažďování statistických dat je zapnuto, s vysokou rychlostí shromažďování dat, pro tento kanál, pokud parametr *ChannelStatistics* správce front není MQMON\_NONE.

V systému z/OS tento parametr jednoduše zapne shromažďování statistických dat, bez ohledu na vybranou hodnotu. Zadáním LOW, MEDIUM nebo HIGH nezpůsobíte ve výsledcích žádný změnu.

**ChannelType (MQCFIN)**

Typ kanálu (identifikátor parametru: MQIACH\_CHANNEL\_TYPE).

Hodnota může být některá z následujících:

**MQCHT\_SENDER**

Odesílatel.

**SERVER MQCHT\_SERVER**

.

**PŘÍJEMCE MQCHT\_RECEIVER**

Příjímač.

**MQCHT\_REQUESTER**

Žadatel.

**FUNKCE MQCHT\_SVRCONN**

Server-připojení (pro použití klienty).

**MQCHT\_CLNTCONN**

Připojení klienta.

**SOUBOR MQCHT\_CLURCVR**

Příjemce klastru.

**MQCHT\_CLUSDR**

Odesílatel klastru.

**MQCHT\_MQTT .**

Kanál telemetrie.

**ClientChannelWeight (MQCFIN)**

Váha kanálu klienta (identifikátor parametru: MQIACH\_CLIENT\_CHANNEL\_WEIGHT).

Váhový atribut kanálu klienta se používá, takže definice kanálu klienta mohou být vybrány náhodně, s většími faktory s vyšší pravděpodobností výběru, pokud je k dispozici více než jedna vhodná definice.

Hodnota může být 0-99. Výchozí hodnota je 0.

Tento parametr je platný pouze pro kanály s typem ChannelType MQCHT\_CLNTCONN.

**ClientIdentifier (MQCFST)**

Identifikátor clientId klienta (identifikátor parametru: MQCACH\_CLIENT\_ID).

**ClusterName (MQCFST)**

Název klastru (identifikátor parametru: MQCA\_CLUSTER\_NAME).

**ClusterNameList (MQCFST)**

Seznam názvů klastru (identifikátor parametru: MQCA\_CLUSTER\_NAMELIST).

**CLWLChannelPriority (MQCFIN)**

Priorita kanálu (identifikátor parametru: MQIACH\_CLWL\_CHANNEL\_PRIORITY).

**CLWLChannelRank (MQCFIN)**

Úroveň kanálu (identifikátor parametru: MQIACH\_CLWL\_CHANNEL\_RANK).

**CLWLChannelWeight (MQCFIN)**

Váha kanálu (identifikátor parametru: MQIACH\_CLWL\_CHANNEL\_WEIGHT).

**ConnectionAffinity (MQCFIN)**

Afinita kanálu (identifikátor parametru: MQIACH\_CONNECTION\_AFFINITY)

Atribut afinity kanálu určuje, zda klientské aplikace, které se připojují vícekrát s použitím stejného názvu správce front, používají stejný kanál klienta. Hodnota může být některá z následujících:

**PREFEROVANÉ MQCAFTY\_**

První připojení v procesu čtení tabulky definic kanálů klienta (CCDT) vytvoří seznam použitelných definic založených na vážení s libovolným nulovým definicí váhy ClientChannelnejprve v abecedním pořadí. Každé připojení v procesu se pokusí připojit pomocí první definice v seznamu. Pokud se navázání připojení nezdaří, je použita další definice. Neúspěšný nenulový počet definic váhy ClientChannelje přesunut na konec seznamu. Nulové definice váhy ClientChannelzůstávají na začátku seznamu a jsou vybrány jako první pro každé připojení. Pro klienty C, C++ a .NET (včetně plně spravovaných .NET) je seznam aktualizován, pokud byla tabulka CCDT upravena od vytvoření seznamu. Každý proces klienta s tímž názvem hostitele vytvoří tentýž seznam.

Hodnota MQCAFY\_PREFERRED je výchozí hodnotou.

**MQCAFTY\_NONE**

První připojení v procesu, které čte tabulku CCDT, vytvoří seznam použitelných definic. Všechna připojení v procesu nezávisle vyberou použitelnou definici založenou na vážení s libovolným použitelným definicí váhy ClientChannelvybraným jako první v abecedním pořadí. Pro klienty C, C++ a .NET (včetně plně spravovaných .NET) je seznam aktualizován, pokud byla tabulka CCDT upravena od vytvoření seznamu.

Tento parametr je platný pouze pro kanály s typem ChannelType MQCHT\_CLNTCONN.

**ConnectionName (MQCFST)**

Název připojení (identifikátor parametru: MQCACH\_CONNECTION\_NAME).

Maximální délka řetězce je MQ\_CONN\_NAME\_LENGTH. V systému z/OSjde o hodnotu MQ\_LOCAL\_ADDRESS\_LENGTH.

*ConnectionName* je seznam oddělený čárkami.

**DataConversion (MQCFIN)**

Zda musí odesílatel převádět data aplikace (identifikátor parametru: MQIACH\_DATA\_CONVERSION).

Hodnota může být následující:

**KONVERZE MQCDC\_NO\_SENDER\_CONVERSION**

Odesílatel nekonvertují.

**KONVERZE MQCDC\_SENDER\_CONVERSION**

Převod odesílatelem.

**z/OS DefaultChannelDisposition (MQCFIN)**

Dispozice výchozího kanálu (identifikátor parametru: MQIACH\_DEF\_CHANNEL\_DISP).

Tento parametr se vztahuje pouze k produktu z/OS .

Určuje zamýšlenou povahu kanálu, je-li aktivní. Hodnota může být některá z následujících:

**MQCHLD\_PRIVATE**

Zamýšlené použití objektu je jako soukromý kanál.

**SDÍLENOU MQCHLD\_FIXSHARED**

Zamýšlené použití objektu je jako sdílený kanál propojený se specifickým správcem front.

**MQCHLD\_SHARED**

Zamýšlené použití objektu je jako sdílený kanál.

**DiscInterval (MQCFIN)**

Interval odpojení (identifikátor parametru: MQIACH\_DISC\_INTERVAL).

**DefReconnect (MQCFIN)**

Volba výchozího nového připojení kanálu klienta (identifikátor parametru: MQIACH\_DEF\_RECONNECT).

Vrácené hodnoty mohou být:

**MQRCN\_NO**

MQRCN\_NO je výchozí hodnota.

Pokud není přepsáno produktem MQCONNX, klient se automaticky nepřipojí automaticky.

**MQRCN\_YES**

Pokud není přepsáno produktem MQCONNX, klient se znovu připojí automaticky.

**MQRCN\_Q\_MGR**

Pokud nebude přepsán produktem MQCONNX, klient se znovu připojí automaticky, ale pouze se stejným správcem front. Volba QMGR má stejný účinek jako MQCNO\_RECONNECT\_Q\_MGR.

**MQRCN\_DISABLED**

Opětovné připojení je zakázáno, i když je vyžádáno klientským programem pomocí volání modulu MQCONNX MQI.

**HeaderCompression (MQCFIL)**

Techniky komprese dat záhlaví podporované kanálem (identifikátor parametru: MQIACH\_HDR\_COMPRESSION). Pro odesílatele, server, příjemce klastru, příjemce klastru a kanály připojení klienta jsou uvedené hodnoty zadány v preferovaném pořadí.

Hodnota může být jedna, nebo více, z

**MQCOMPRESS\_NONE**

Neprovádí se žádná komprese dat hlavičky.

**MQCOMPRESS\_SYSTEM**

Provádí se komprese dat hlavičky.

**HeartbeatInterval (MQCFIN)**

Interval prezenčního signálu (identifikátor parametru: MQIACH\_HB\_INTERVAL).

**InDoubtInbound (MQCFIN)**

Počet příchozích zpráv pro klienta, které mají pochybnosti (identifikátor parametru: MQIACH\_IN\_DOUBT\_IN).

**InDoubtOutbound (MQCFIN)**

Počet odchozích zpráv od klienta, které mají pochybnosti (identifikátor parametru: MQIACH\_IN\_DOUBT\_OUT).

**KeepAliveInterval (MQCFIN)**

Interval KeepAlive (identifikátor parametru: MQIACH\_KEEP\_ALIVE\_INTERVAL).

**LastMsgTime (MQCFST)**

Čas odeslání nebo přijetí poslední zprávy (identifikátor parametru: MQCACH\_LAST\_MSG\_TIME).

Maximální délka řetězce je MQ\_TIME\_LENGTH.

**LocalAddress (MQCFST)**

Lokální komunikační adresa pro kanál (identifikátor parametru: MQCACH\_LOCAL\_ADDRESS).

Maximální délka řetězce je MQ\_LOCAL\_ADDRESS\_LENGTH.

**LongRetryCount (MQCFIN)**

Počet dlouhých opakování (identifikátor parametru: MQIACH\_LONG\_RETRY).

**LongRetryInterval (MQCFIN)**

Dlouhý časovač (identifikátor parametru: MQIACH\_LONG\_TIMER).

**MaxInstances (MQCFIN)**

Maximální počet současně existujících instancí kanálu připojení serveru (identifikátor parametru: MQIACH\_MAX\_INSTANCES).

Tento parametr je vrácen pouze pro kanály připojení serveru jako odpověď na volání kanálu zjišťování kanálu s hodnotou ChannelAttrs včetně MQIACF\_ALL nebo MQIACH\_MAX\_INSTANCES.

**MaxInstancesPerClient (MQCFIN)**

Maximální počet současně existujících instancí kanálu připojení serveru, které lze spustit z jednoho klienta (identifikátor parametru: MQIACH\_MAX\_INSTS\_PER\_CLIENT).

Tento parametr je vrácen pouze pro kanály připojení serveru jako odpověď na volání kanálu zjišťování kanálu s možností ChannelAttrs včetně MQIACF\_ALL nebo MQIACH\_MAX\_INSTS\_PER\_CLIENT.

**MaxMsgLength (MQCFIN)**

Maximální délka zprávy (identifikátor parametru: MQIACH\_MAX\_MSG\_LENGTH).

**MCAName (MQCFST)**

Název agenta kanálu zpráv (identifikátor parametru: MQCACH\_MCA\_NAME).

Maximální délka řetězce je MQ\_MCA\_NAME\_LENGTH.

**MCAType (MQCFIN)**

Typ agenta kanálu zpráv (identifikátor parametru: MQIACH\_MCA\_TYPE).

Hodnota může být některá z následujících:

**PROCES MQMCAT\_PROCESS**

process.

**MQMCAT\_THREAD**

Podproces (pouze Windows).

**MCAUserIdentifier (MQCFST)**

Identifikátor uživatele agenta kanálu zpráv (identifikátor parametru: MQCACH\_MCA\_USER\_ID).

**Poznámka:** Alternativním způsobem zadání ID uživatele ke spuštění kanálu je použití záznamů ověření kanálu. Při použití záznamů ověření kanálu mohou různé připojení používat stejný kanál při použití různých pověření. Je-li na kanálu nastavena hodnota MCAUSER a záznamy ověření kanálu se používají pro použití na stejný kanál, budou mít přednost záznamy ověřování kanálu. Hodnota MCAUSER v definici kanálu se používá pouze v případě, že záznam ověřování kanálu používá USERSRC (CHANNEL). Další podrobnosti naleznete v tématu [Záznamy ověřování kanálu](#).

Maximální délka identifikátoru uživatele MCA závisí na prostředí, ve kterém je agent MCA spuštěn. MQ\_MCA\_USER\_ID\_LENGTH poskytuje maximální délku pro prostředí, pro které je aplikace spuštěna. MQ\_MAX\_MCA\_USER\_ID\_LENGTH poskytuje maximum pro všechna podporovaná prostředí.

V systému Windows může být identifikátor uživatele kvalifikován názvem domény v následujícím formátu:

user@domain

### **MessageCompression (MQCFIL)**

Techniky komprese dat zpráv podporované kanálem (identifikátor parametru: MQIACH\_MSG\_COMPRESSION). Pro odesílatele, server, příjemce klastru, příjemce klastru a kanály připojení klienta jsou uvedené hodnoty zadány v preferovaném pořadí.

Hodnota může být jedna, nebo více:

#### **MQCOMPRESS\_NONE**

Neprovádí se žádná komprese dat zprávy.

#### **MQCOMPRESS\_RLE**

Komprese dat zprávy se provádí pomocí kódování délky spuštění.

#### **MQCOMPRESS\_ZLIBFAST**

Komprese dat zprávy se provádí pomocí kódování ZLIB s prioritou rychlosti.

#### **MQCOMPRESS\_ZLIBHIGH**

Komprese dat zprávy se provádí pomocí kódování ZLIB s prioritou komprese.

#### **MQCOMPRESS\_ANY**

Může být použita libovolná technika komprese podporovaná správcem front. Hodnota MQCOMPRESS\_ANY je platná pouze pro kanály příjemce, žadatele a připojení serveru.

### **ModeName (MQCFST)**

Název režimu (identifikátor parametru: MQCACH\_MODE\_NAME).

Maximální délka řetězce je MQ\_MODE\_NAME\_LENGTH.

### **MsgExit (MQCFST)**

Název uživatelské procedury zprávy (identifikátor parametru: MQCACH\_MSG\_EXIT\_NAME).

Maximální délka názvu uživatelské procedury závisí na prostředí, ve kterém je uživatelská procedura spuštěna. MQ\_EXIT\_NAME\_LENGTH poskytuje maximální délku pro prostředí, ve kterém je aplikace spuštěna. MQ\_MAX\_EXIT\_NAME\_LENGTH uvádí maximum pro všechna podporovaná prostředí.

Pokud v následujících prostředích byla pro kanál definována více než jedna uživatelská procedura pro zprávy, je seznam názvů vrácen ve struktuře MQCFSL místo struktury MQCFST: IBM i, Windows, SYSTÉM UNIX a Linux. Struktura MQCFSL se vždy používá v systému z/OS.

### **MsgsReceived (MQCFIN64)**

Počet zpráv přijatých klientem od posledního připojení (identifikátor parametru: MQIACH\_MSGS\_RECEIVED/MQIACH\_MSGS\_RCVD).

### **MsgRetryCount (MQCFIN)**

Počet opakování zprávy (identifikátor parametru: MQIACH\_MR\_COUNT).

### **MsgRetryExit (MQCFST)**

Název uživatelské procedury opakování zprávy (identifikátor parametru: MQCACH\_MR\_EXIT\_NAME).

Maximální délka názvu uživatelské procedury závisí na prostředí, ve kterém je uživatelská procedura spuštěna. MQ\_EXIT\_NAME\_LENGTH poskytuje maximální délku pro prostředí, ve kterém je aplikace spuštěna. MQ\_MAX\_EXIT\_NAME\_LENGTH uvádí maximum pro všechna podporovaná prostředí.

### **MsgRetryInterval (MQCFIN)**

Interval opakování zprávy (identifikátor parametru: MQIACH\_MR\_INTERVAL).

### **MsgRetryUserData (MQCFST)**

Uživatelská data ukončení opakování zprávy (identifikátor parametru: MQCACH\_MR\_EXIT\_USER\_DATA).

Maximální délka řetězce je MQ\_EXIT\_DATA\_LENGTH.

### **MsgsSent (MQCFIN64)**

Počet zpráv odeslaných klientem od posledního připojení (identifikátor parametru: MQIACH\_MSGS\_SENT).

### **MsgUserData (MQCFST)**

Uživatelská data ukončení zprávy (identifikátor parametru: MQCACH\_MSG\_EXIT\_USER\_DATA).

Maximální délka řetězce je MQ\_EXIT\_DATA\_LENGTH.

V následujících prostředích, pokud byl pro kanál definován více než jeden řetězec uživatelských dat uživatelské procedury, je vrácen seznam řetězců ve struktuře MQCFSL místo struktury MQCFST: IBM i, Windows, SYSTÉM UNIX a Linux. Struktura MQCFSL se vždy používá v systému z/OS.

### **NetworkPriority (MQCFIN)**

Priorita sítě (identifikátor parametru: MQIACH\_NETWORK\_PRIORITY).

### **NonPersistentMsgSpeed (MQCFIN)**

Rychlost, jakou mají být odesílány přechodné zprávy (identifikátor parametru: MQIACH\_NPM\_SPEED).

Hodnota může být následující:

#### **MQNPMS\_NORMAL**

Normální rychlost.

#### **MQNPMS\_FAST**

Rychlá rychlost.

### **Password (MQCFST)**

Heslo (identifikátor parametru: MQCACH\_PASSWORD).

Je-li definováno neprázdné heslo, je vráceno jako hvězdičky. Jinak se vrátí jako prázdná hodnota.

Maximální délka řetězce je MQ\_PASSWORD\_LENGTH. Použije se však pouze prvních 10 znaků.

### **PropertyControl (MQCFIN)**

Atribut řízení vlastností (identifikátor parametru MQIA\_PROPERTY\_CONTROL).

Uvádí, co se stane s vlastnostmi zprávy, když je zpráva odeslána správci front V6, nebo dřívější verze (správce front, který nerozumí konceptu deskriptoru vlastností). Hodnota může být některá z následujících:

#### **KOMPATIBILITA MQPROP\_COMPATIBILITY**

<b>Vlastnosti zprávy</b>	<b>Výsledek</b>
Zpráva obsahuje vlastnost s předponou <b>mcd.</b> , <b>jms.</b> , <b>usr.</b> nebo <b>mqext.</b> .	Všechny volitelné vlastnosti zprávy (kde hodnota <b>Support</b> je MQPD_SUPPORT_OPTIONAL), s výjimkou těch vlastností v deskriptoru nebo rozšíření zprávy, jsou umístěny v jedné nebo více hlavičkách MQRFH2 v datech zprávy před zprávou odeslanou vzdálenému správci front.
Zpráva neobsahuje vlastnost s předponou <b>mcd.</b> , <b>jms.</b> , <b>usr.</b> nebo <b>mqext.</b> .	Všechny vlastnosti zprávy, kromě vlastností v deskriptoru nebo rozšíření zprávy, jsou před odesláním zprávy vzdálenému správci front odebrány ze zprávy.
Zpráva obsahuje vlastnost, ve které není pole <b>Support</b> deskriptoru vlastností nastaveno na hodnotu MQPD_SUPPORT_OPTIONAL.	Zpráva je odmítnuta z důvodu MQRC_UNSUPPORTED_PROPERTY a je zpracován v souladu s jejími volbami sestavy.
Zpráva obsahuje jednu nebo více vlastností, ve kterých je pole <b>Support</b> deskriptoru vlastností nastaveno na hodnotu MQPD_SUPPORT_OPTIONAL, ale ostatní pole deskriptoru vlastností jsou nastavena na jiné než výchozí hodnoty.	Vlastnosti s jinými než výchozími hodnotami budou ze zprávy odebrány před odesláním zprávy vzdálenému správci front.
Složka MQRFH2, která bude obsahovat vlastnost zprávy, musí být přiřazena k atributu <i>content</i> = 'properties'.	Vlastnosti jsou odebrány, aby se zabránilo záhlaví MQRFH2 s nepodporovanou syntaxí proudící do V6 nebo předchozího správce front.

### **MQPROP\_NONE**

Všechny vlastnosti zprávy, kromě vlastností v deskriptoru nebo rozšíření zprávy, jsou před odesláním zprávy vzdálenému správci front odebrány ze zprávy.

Pokud zpráva obsahuje vlastnost, kde pole **Support** deskriptoru vlastností není nastaveno na hodnotu MQPD\_SUPPORT\_OPTIONAL, je zpráva odmítnuta s příčinou MQRC\_UNSUPPORTED\_PROPERTY a zpracována v souladu se svými volbami sestavy.

### **MQPROP\_ALL**

Všechny vlastnosti zprávy jsou zahrnuty ve zprávě, když jsou odeslány vzdálenému správci front. Vlastnosti, s výjimkou vlastností obsažených v deskriptoru (či rozšíření) zprávy, budou umístěny v jednom nebo několika záhlavích v datech zprávy.

Tento atribut je použitelný pro kanály odesílatele, Server, odesílatele klastru a příjemce klastru.

### **PutAuthority (MQCFIN)**

Oprávnění k vložení (identifikátor parametru: MQIACH\_PUT\_AUTHORITY).

Hodnota může být některá z následujících:

#### **VÝCHOZÍ HODNOTA MQPA\_DEFAULT**

Je použit výchozí identifikátor uživatele.

#### **KONTEXT MQPA\_CONTEXT**

Identifikátor uživatele kontextu je použit.

### **QMGrName (MQCFST)**

Název správce front (identifikátor parametru: MQCA\_Q\_MGR\_NAME).

Maximální délka řetězce je MQ\_Q\_MGR\_NAME\_LENGTH.

 z/OS

### **QSGDisposition (MQCFIN)**

Dispozice QSG (identifikátor parametru: MQIA\_QSG\_DISP).

Určuje dispozice objektu (to znamená, kde je definován a jak se chová). Tento parametr je platný pouze pro z/OS. Hodnota může být některá z následujících:

#### **MQQSD\_KOPIE**

Objekt je definován jako MQQSGD\_COPY.

#### **SKUPINA MQQSGD\_GROUP**

Objekt je definován jako MQQSGD\_GROUP.

#### **MQQSGD\_Q\_MGR**

Objekt je definován jako MQQSGD\_Q\_MGR.

### **ReceiveExit (MQCFST)**

Název uživatelské procedury příjmu (identifikátor parametru: MQCACH\_RCV\_EXIT\_NAME).

Maximální délka názvu uživatelské procedury závisí na prostředí, ve kterém je uživatelská procedura spuštěna. MQ\_EXIT\_NAME\_LENGTH poskytuje maximální délku pro prostředí, ve kterém je aplikace spuštěna. MQ\_MAX\_EXIT\_NAME\_LENGTH uvádí maximum pro všechna podporovaná prostředí.

Pokud byla pro kanál definována více než jedna uživatelská procedura pro příjem, je v následujících prostředích vrácen seznam názvů ve struktuře MQCFSL místo struktury MQCFST: IBM i, Windows, SYSTÉM UNIX a Linux. Struktura MQCFSL se vždy používá v systému z/OS.

### **ReceiveUserData (MQCFST)**

Uživatelská data ukončení příjmu (identifikátor parametru: MQCACH\_RCV\_EXIT\_USER\_DATA).

Maximální délka řetězce je MQ\_EXIT\_DATA\_LENGTH.

V následujících prostředích, pokud byl pro kanál definován více než jeden řetězec uživatelských dat uživatelské procedury příjmu, je vrácen seznam řetězců ve struktuře MQCFSL místo struktury MQCFST: IBM i, Windows, SYSTÉM UNIX a Linux. Struktura MQCFSL se vždy používá v systému z/OS.

### **ResetSeq (MQCFIN)**



Nevyřízené resetovací pořadové číslo (identifikátor parametru: MQIACH\_RESET\_REQUESTED).

Toto je pořadové číslo z nevyřízeného požadavku, které informuje o tom, že se čeká na zpracování uživatelského požadavku na příkaz RESET CHANNEL.

Nulová hodnota znamená, že neexistuje žádný nevyřízený příkaz RESET CHANNEL. Možný rozsah hodnot je od 1 do 999999999.

Možné návratové hodnoty zahrnují MQCHRR\_RESET\_NOT\_REQUESTED.

Tento parametr není použitelný na z/OS.

### **SecurityExit (MQCFST)**

Název uživatelské procedury zabezpečení (identifikátor parametru: MQCACH\_SEC\_EXIT\_NAME).

Maximální délka názvu uživatelské procedury závisí na prostředí, ve kterém je uživatelská procedura spuštěna. MQ\_EXIT\_NAME\_LENGTH poskytuje maximální délku pro prostředí, ve kterém je aplikace spuštěna. MQ\_MAX\_EXIT\_NAME\_LENGTH uvádí maximum pro všechna podporovaná prostředí.

### **SecurityUserData (MQCFST)**

Uživatelská data ukončení zabezpečení (identifikátor parametru: MQCACH\_SEC\_EXIT\_USER\_DATA).

Maximální délka řetězce je MQ\_EXIT\_DATA\_LENGTH.

### **SendExit (MQCFST)**

Název uživatelské procedury odeslání (identifikátor parametru: MQCACH\_SEND\_EXIT\_NAME).

Maximální délka názvu uživatelské procedury závisí na prostředí, ve kterém je uživatelská procedura spuštěna. MQ\_EXIT\_NAME\_LENGTH poskytuje maximální délku pro prostředí, ve kterém je aplikace spuštěna. MQ\_MAX\_EXIT\_NAME\_LENGTH uvádí maximum pro všechna podporovaná prostředí.

V následujících prostředích, pokud byla pro kanál definována více než jedna uživatelská procedura odeslání, je seznam názvů vrácen ve struktuře MQCFSL místo struktury MQCFST: IBM i, Windows, SYSTÉM UNIX a Linux. Struktura MQCFSL se vždy používá v systému z/OS.

### **SendUserData (MQCFST)**

Uživatelská data ukončení odeslání (identifikátor parametru: MQCACH\_SEND\_EXIT\_USER\_DATA).

Maximální délka řetězce je MQ\_EXIT\_DATA\_LENGTH.

V následujících prostředích, pokud byl pro kanál definován více než jeden řetězec uživatelských dat uživatelské procedury odeslání, je vrácen seznam řetězců ve struktuře MQCFSL místo struktury MQCFST: IBM i, Windows, SYSTÉM UNIX a Linux. Struktura MQCFSL se vždy používá v systému z/OS.

### **SeqNumberWrap (MQCFIN)**

Pořadové číslo posloupnosti (identifikátor parametru: MQIACH\_SEQUENCE\_NUMBER\_WRAP).

### **SharingConversations (MQCFIN)**

Počet konverzací sdílení (identifikátor parametru: MQIACH\_SHARING\_CONVERSATIONS).

Tento parametr je vrácen pouze pro kanály připojení klienta TCP/IP a připojení serveru.

### **ShortRetryCount (MQCFIN)**

Krátký počet opakování (identifikátor parametru: MQIACH\_SHORT\_RETRY).

### **ShortRetryInterval (MQCFIN)**

Krátký časovač (identifikátor parametru: MQIACH\_SHORT\_TIMER).

### **SSLCipherSpec (MQCFST)**

CipherSpec (identifikátor parametru: MQCACH\_SSL\_CIPHER\_SPEC).

Délka řetězce je MQ\_SSL\_CIPHER\_SPEC\_LENGTH.

### **SSLCipherSuite (MQCFST)**

CipherSuite (identifikátor parametru: MQCACH\_SSL\_CIPHER\_SUITE).

Délku řetězce je MQ\_SSL\_CIPHER\_SUITE\_LENGTH.

**SSLClientAuth (MQCFIN)**

Ověřování klienta (identifikátor parametru: MQIACH\_SSL\_CLIENT\_AUTH).

Hodnota může být

**POŽADOVÁNO MQSCA\_REQUIRED**

Vyžadováno ověření klienta

**MQSCA\_OPTIONAL**

Ověření klienta je volitelné.

Následující hodnota je také platná pro kanály typu MQCHT\_MQTT:

**MQSCA\_NEVER\_REQUIRED**

Ověření klienta se nikdy nepožaduje a nesmí být poskytnuto.

Definuje, zda produkt IBM MQ vyžaduje certifikát od klienta SSL.

**SSLPeerName (MQCFST)**

Název partnera (identifikátor parametru: MQCACH\_SSL\_PEER\_NAME).

**Poznámka:** Alternativním způsobem omezení připojení k kanálům pomocí porovnání s rozlišujícím názvem SSL nebo TLS je použití záznamů ověření kanálu. U záznamů ověření kanálu lze na stejný kanál použít různé vzory rozlišujících názvů předmětů SSL nebo TLS. Je-li pro použití stejného kanálu použít oba SSLPEER a záznam ověření kanálu, musí se příchozí certifikát shodovat s oběma vzory, aby se mohl připojit. Další informace naleznete v tématu [Záznamy ověřování kanálu](#).

Délku řetězce je MQ\_SSL\_PEER\_NAME\_LENGTH. V systému z/OS je hodnota MQ\_SSL\_SHORT\_PEER\_NAME\_LENGTH.

Určuje filtr, který má být použit k porovnání s rozlišujícím názvem certifikátu od partnerského správce front nebo klienta na druhém konci kanálu. (Rozlišovací jméno je identifikátor certifikátu SSL.) Pokud se Rozlišující název v certifikátu přijatého od rovnocenného partnera neshoduje s filtrem SSLPEER, kanál se nespustí.

**TpName (MQCFST)**

Název transakčního programu (identifikátor parametru: MQCACH\_TP\_NAME).

Maximální délka řetězce je MQ\_TP\_NAME\_LENGTH.

**TransportType (MQCFIN)**

Typ přenosového protokolu (identifikátor parametru: MQIACH\_XMIT\_PROTOCOL\_TYPE).

Hodnota může být:

**MQXPT\_LU62**

LU 6.2.

**MQXPT\_TCP**

TCP -

**MQXPT\_NETBIOS**

NetBIOS.

**MQXPT\_SPX**

SPX.

**MQXPT\_DECNET**

Desík.

**UseDLQ (MQCFIN)**

Zda se má použít fronta nedoručených zpráv (nebo nedoručená fronta zpráv), pokud zprávy nemohou být doručeny kanály (identifikátor parametru: MQIA\_USE\_DEAD\_LETTER\_Q).

Hodnota může být:

**MQUSEDLQ\_NO**

Zprávy, které nemohou být doručeny kanálem, budou považovány za selhání a kanál buď zruší, nebo kanál bude ukončen v souladu s nastavením parametru NPMSPEED.

### **MQUSEDLQ\_YES**

Pokud atribut DEADQ správce front poskytuje název fronty nedoručených zpráv, bude tento atribut použit, jinak bude chování produktu MQUSEDLQ\_NO.

### **UserIdentifier (MQCFST)**

Identifikátor uživatele úlohy (identifikátor parametru: MQCACH\_USER\_ID).

Maximální délka řetězce je MQ\_USER\_ID\_LENGTH. Použije se však pouze prvních 10 znaků.

### **XmitQName (MQCFST)**

Název přenosové fronty (identifikátor parametru: MQCACH\_XMIT\_Q\_NAME).

Maximální délka řetězce je MQ\_Q\_NAME\_LENGTH.

## **Zjistit záznam ověření kanálu**

Příkaz Inquire Channel Authentication Records (MQCMD\_INQUIRE\_CHLAUTH\_RECS) načte podrobnosti o povoleném partnerovi a mapování na MCAUSER pro kanál nebo sadu kanálů.

<b>HP Integrity NonStop Server</b>	<b>IBM i</b>	<b>SYSTÉM UNIX a Linux</b>	<b>Windows</b>	<b>z/OS</b>
	✓	✓	✓	2CR

## **Povinné parametry**

### **generic-channel-name (MQCFST)**

Název kanálu nebo sady kanálů, na které chcete být dotazován (identifikátor parametru: MQCACH\_CHANNEL\_NAME).

Chcete-li určit sadu kanálů, můžete použít hvězdičku (\*) jako zástupný znak, pokud nenastavíte shodu na MQMATCH\_RUNCHECK. Pokud nastavíte Typ na BLOCKADDR, musíte nastavit generický název kanálu na jednu hvězdičku, která odpovídá všem názvům kanálů.

## **Nepovinné parametry**

### **Adresa (MQCFST)**

Adresa IP, která má být mapována (identifikátor parametru: MQCACH\_CONNECTION\_NAME).

Tento parametr je platný pouze v případě, že **Match** je MQMATCH\_RUNCHECK a nesmí být generický.

### **ByteStringFilterCommand (MQCFBF)**

Deskriptor příkazu filtru bajtového řetězce. Tento parametr slouží k omezení výstupu z příkazu určením podmínky filtru. Informace o použití této podmínky filtru viz "[MQCFBF-parametr filtru bajtových řetězců PCF](#)" na stránce 1833 .

Pokud zadáte filtr bajtových řetězců, nemůžete také zadat celočíselný filtr pomocí parametru **IntegerFilterCommand** nebo řetězcový filtr pomocí parametru **StringFilterCommand** .

### **ChannelAuthAttrs (MQCFIL)**

Atributy záznamu oprávnění (identifikátor parametru: MQIACF\_CHLAUTH\_ATTRS).

Můžete uvést následující hodnotu v seznamu atributů samostatně. Jedná se o výchozí hodnotu, pokud není zadán parametr.

#### **MQIACF\_ALL**

Všechny atributy.

Není-li parametr MQIACF\_ALL zadán, zadejte kombinaci následujících hodnot:

#### **MQCA\_ALTERATION\_DATE**

Datum změny.

#### **MQCA\_ALTERATION\_TIME**

Čas změny.

**MQCA\_CHLAUTH\_DESC**

Popis.

**MQCA\_CUSTOM**

Vlastní.

**NÁZEV PŘIPOJENÍ MQCACH\_CONNECTION\_NAME**

Filtr adres IP.

**MQCACH\_MCA\_USER\_ID**

Jméno uživatele MCA mapované na záznam.

**MQIACH\_USER\_SOURCE**

Zdroj ID uživatele pro tento záznam.

**MQIACH\_WARNING**

Režim varování.

**CheckClient (MQCFIN)**

Požadavky na ID uživatele a heslo pro připojení klienta jsou úspěšné. Platné jsou tyto hodnoty:

**POŽADOVANÝ ADMINISTRÁTOR MQCHK\_ADMIN**

Pokud používáte privilegované ID uživatele, je vyžadováno platné ID uživatele a heslo pro připojení.

Nejsou vyžadována žádná připojení s použitím ID uživatele, která není privilegována, aby bylo možné zadat ID uživatele a heslo.

ID uživatele a heslo jsou zkontrolovány proti podrobnostem o úložišti uživatelů poskytnutém v objektu ověřovacích informací a v poli CONNAUTH zadané v poli CONNAUTH zadané v poli ALTER QMGR.

Pokud nejsou zadány žádné podrobnosti o úložišti uživatelů, takže není u správce front povolena kontrola ID uživatele a hesla, připojení nebude úspěšné.

Privilegovaný uživatel je takový, který má úplná administrativní oprávnění pro produkt IBM MQ. Další informace najdete v tématu [Oprávnění uživatelé](#).

Tato volba není platná na platformách z/OS.

**POŽADUJE SE MQCHK\_REQUIRED**

Pro připojení je vyžadováno platné ID uživatele a heslo.

ID uživatele a heslo jsou zkontrolovány proti podrobnostem o úložišti uživatelů poskytnutém v objektu ověřovacích informací a v poli CONNAUTH zadané v příkazu ALTER QMGR.

Pokud nejsou zadány žádné podrobnosti o úložišti uživatelů, takže není u správce front povolena kontrola ID uživatele a hesla, připojení nebude úspěšné.

**MQCHK\_AS\_Q\_MGR**


Má-li být připojení povoleno, musí splňovat požadavky na ověření připojení definované ve správci front.


Pokud pole CONNAUTH poskytuje objekt ověřovacích informací a hodnota CHCKCLNT je POŽADOVÁNO, připojení selže, pokud není dodáno platné ID uživatele a heslo.

Pokud pole CONNAUTH neposkytuje objekt ověřovacích informací, nebo hodnota CHCKCLNT není POVINNÁ, není ID uživatele a heslo povinné.



**Upozornění:** Pokud vyberete volbu MQCHK\_REQUIRED nebo MQCH\_REQUIRED\_ADMIN

 (na jiných platformách než z/OS) a nenastavíte pole **Connauth** ve správci front, nebo hodnota **CheckClient** je Žádná, připojení se nezdaří. Obdržíte zprávu AMQ9793

 na platformách jiných než z/OSa zprávy CSQX793E na systému z/OS.

**ClntUser (MQCFST)**

ID uživatele deklarovaného klientem se má namapovat na nové ID uživatele, které je povoleno nezměněným nebo blokováným (identifikátor parametru: MQCACH\_CLIENT\_USER\_ID).

Může se jednat o ID uživatele předané z klienta označující ID uživatele, pod kterým je spuštěn proces na straně klienta, nebo ID uživatele, které klient předkládá při volání MQCONNX pomocí MQCSP.

Tento parametr je platný pouze s TYPE (USERMAP) a když **Match** je MQMATCH\_RUNCHECK.

**z/OS**

### **CommandScope (MQCFST)**

Rozsah příkazu (identifikátor parametru: MQCACF\_COMMAND\_SCOPE). Tento parametr se vztahuje pouze k produktu z/OS .

Uvádí, jak se příkaz provádí, když je správce front členem skupiny sdílení front. Můžete určit jednu z následujících hodnot:

- prázdné (nebo vynechte parametr úplně). Příkaz bude proveden ve správci front, v němž byl zadán.
- Název správce front. Příkaz se provede ve vámi specifikujete správce front a bude aktivní v rámci skupiny sdílení front. Uvedete-li jiné jméno správce front, než je správce front, v němž byl příkaz zadán, musíte používat prostředí skupiny sdílení front a musí být povolen příkazový server.
- Hvězdička (\*). Příkaz se provádí na lokálním správci front a je také předán každému aktivnímu správci front ve skupině sdílení front.

### **PříkazIntegerFilter (MQCFIF)**

Deskriptor příkazu filtru celých čísel. Tento parametr slouží k omezení výstupu z příkazu určením podmínky filtru. Informace o použití této podmínky filtru viz [“MQCFIF-parametr filtru celých čísel PCF”](#) na stránce 1838 .

Pokud uvedete filtr celého čísla, nemůžete také zadat filtr bajtových řetězců pomocí parametru **ByteStringFilterCommand** nebo řetězcový filtr pomocí parametru **StringFilterCommand** .

### **Shoda (MQCFIN)**

Označuje typ shody, která má být použita (identifikátor parametru MQIACH\_MATCH). Můžete určit kteroukoli z následujících hodnot:

#### **FUNKCE MQMATCH\_RUNCHECK**

Pro zadaný název kanálu a volitelně dodané atributy **Address**, **SSLPeer**, **QMName** **ClntUser** je třeba najít záznam ověřování kanálu, který bude vyhovovat tomuto kanálu za běhu, pokud se připojí k tomuto správci front. Pokud má zjištěný záznam **Warn** nastaven na hodnotu MQWARN\_YES, může se zobrazit i druhý záznam, který bude zobrazovat skutečný záznam, který bude kanál používat za běhu. Název kanálu zadaný v tomto případě nemůže být generický. Tato volba musí být kombinovaná s **Type** MQCAUT\_ALL.

#### **MQMATCH\_EXACT**

Vrátí pouze ty záznamy, které se přesně shodují s dodávaným názvem profilu kanálu. Pokud v názvu profilu kanálu nejsou žádné hvězdičky, tato volba vrátí stejný výstup jako MQMATCH\_GENERIC.

#### **MQMATCH\_GENERIC**

Všechny hvězdičky v názvu profilu kanálu jsou považovány za zástupné znaky. Pokud v názvu profilu kanálu nejsou žádné hvězdičky, vrací tento výstup stejný výstup jako MQMATCH\_EXACT. Např. profil ABC\* může mít za následek vrácení záznamů pro ABC, ABC\*, a ABCD.

#### **MQMATCH\_ALL**

Vrátí všechny možné záznamy, které odpovídají zadanému názvu profilu kanálu. Je-li v tomto případě název kanálu generický, budou vráceny všechny záznamy, které odpovídají názvu kanálu, i v případě, že existuje více specifických shod. Například profil SYSTEM.\*.SVRCONN může mít za následek záznamy pro SYSTEM.\* , SYSTEM.DEF.\* , SYSTEM.DEF.SVRCONN, a SYSTEM.ADMIN.SVRCONN je vrácený.

### **QMName (MQCFST)**

Název vzdáleného správce front partnera, který má být porovnán (identifikátor parametru: MQCA\_REMOTE\_Q\_MGR\_NAME).

Tento parametr je platný pouze v případě, že **Match** je MQMATCH\_RUNCHECK. Hodnota nesmí být generická.

### **SSLCertIssuer (MQCFST)**

Tento parametr je přídatný k parametru **SSLPeer**.

**SSLCertIssuer** omezuje shody s tím, aby byla v certifikátech vydaných konkrétní certifikační autoritou.

### **SSLPeer (MQCFST)**

Rozlišující název certifikátu, který má být porovnán (identifikátor parametru: MQCACH\_SSL\_PEER\_NAME).

Tento parametr je platný pouze v případě, že **Match** je MQMATCH\_RUNCHECK.

Hodnota **SSLPeer** je uvedena ve standardním formuláři použitém pro zadání rozlišujícího názvu a nesmí se jednat o generickou hodnotu.

Maximální délka parametru je MQ\_SSL\_PEER\_NAME\_LENGTH.

### **PříkazStringFilterCommand (MQCFSF)**

Deskriptor příkazu filtru řetězce. Tento parametr slouží k omezení výstupu z příkazu určením podmínky filtru. Informace o použití této podmínky filtru viz [“MQCFSF-parametr filtru řetězce PCF” na stránce 1845](#).

Pokud uvedete filtr řetězce, nemůžete také zadat filtr bajtových řetězců pomocí parametru **ByteStringFilterCommand** nebo celočíselným filtrem pomocí parametru **IntegerFilterCommand**.

### **Typ (MQCFIN)**

Typ záznamu ověření kanálu, pro který chcete nastavit povolené podrobnosti partnera nebo mapování na MCAUSER (identifikátor parametru: MQIACF\_CHLAUTH\_TYPE). Platné jsou tyto hodnoty:

#### **MQCAUT\_BLOCKUSER**

Tento záznam ověření kanálu zabrání uvedenému uživateli nebo uživatelům v připojení.

#### **MQCAUT\_BLOCKNAME**

Tento záznam ověření kanálu brání připojení z uvedené adresy IP nebo adres.

#### **MQCAUT\_SSLPEERMAP**

Tento záznam ověření kanálu mapuje rozlišující názvy (DN) zabezpečení SSL na hodnoty MCAUSER.

#### **MAVA\_ADRESA\_IP**

Tento záznam ověření kanálu mapuje adresy IP na hodnoty MCAUSER.

#### **MQCAUT\_USERMAP**

Tento záznam ověření kanálu mapuje deklarovaná ID uživatele na hodnoty MCAUSER.

#### **MQCAUT\_QMGRMAP**

Tento záznam ověření kanálu mapuje názvy vzdálených správců front na hodnoty MCAUSER.

#### **MQCAUT\_ALL**

Zjišťovat všechny typy záznamů. Toto je výchozí hodnota.

### **Související informace**

[Záznamy ověření kanálu](#)

### **Zjistit záznamy ověření kanálu (odpověď)**

Odpověď na příkaz Inquire Channel Authentication Records (MQCMD\_INQUIRE\_CHLAUTH\_RECS) se skládá z hlavičky odpovědi následovaného požadovanou kombinací struktur parametrů atributu.

HP Integrity NonStop Server	IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
	✓	✓	✓	2CR

### **Vždy vráceno:**

*ChlAuth, Type, Warn (yes)*

**Vždy se vrací, pokud je typ MQCAUT\_BLOCKUSER:**

*UserList*

**Vždy se vrací, pokud je typ MQCAUT\_BLOCKADDR:**

*AddrList*

**Vždy se vrací, pokud je typ MQCAUT\_SSLPEERMAP:**

*Address (unless blanks), MCAUser (unless blanks), SSLCertIssuer, SSLPeer, UserSrc*

**Vždy se vrací, pokud je typ MQCAUT\_ADDRESSMAP:**

*Address (unless blanks), MCAUser (unless blanks), UserSrc*

**Vždy se vrací, pokud je typ MQCAUT\_USERMAP:**

*Address (unless blanks), ClnUser, MCAUser (unless blanks), UserSrc*

**Vždy se vrací, pokud je typ MQCAUT\_QMGRMAP:**

*Address (unless blanks), MCAUser (unless blanks), QMName, UserSrc*

**Vráceno:**

*Address, AlterationDate, AlterationTime, Custom, Description, MCAUser, SSLPeer, UserSrc, Warn*

## Data odpovědi

### ***AlterationDate* (MQCFST)**

Datum změny (identifikátor parametru: MQCA\_ALTERATION\_DATE).

Datum, kdy byly informace naposledy pozměněny, ve formuli yy-yy-mm-dd.

### ***AlterationTime* (MQCFST)**

Čas změny (identifikátor parametru: MQCA\_ALTERATION\_TIME).

Čas, kdy byly informace naposledy změněny, ve formuli hh.mm.ss.

### ***Address* (MQCFST)**

Filtr použitý k porovnání s adresou IP nebo názvem hostitele partnerského správce front nebo klienta na druhém konci kanálu (identifikátor parametru: MQCACH\_CONNECTION\_NAME).

### ***AddrList* (MQCFSL)**

Seznam až 100 vzorů adres IP, které jsou zakázány v přístupu k tomuto správci front v libovolném kanálu (identifikátor parametru: MQCACH\_CONNECTION\_NAME\_LIST).

### ***Chlauth* (MQCFST)**

Název kanálu nebo vzor, který odpovídá sadě kanálů, pro které je použit záznam ověření kanálu (identifikátor parametru: MQCACH\_CHANNEL\_NAME).

### ***CheckClient* (MQCFIN)**

Požadavky na ID uživatele a heslo pro připojení klienta, které mají být úspěšné (identifikátor parametru: MQIA\_CHECK\_CLIENT\_BINDING).

### ***ClnUser* (MQCFST)**

ID uživatele deklarovaného klientem se má namapovat na nové ID uživatele, které je povoleno nezměněným nebo blokováným (identifikátor parametru: MQCACH\_CLIENT\_USER\_ID).

### ***Description* (MQCFST)**

Popisné informace o záznamu ověření kanálu (identifikátor parametru: MQCA\_CHLAUTH\_DESC).

### ***MCAUser* (MQCFST)**

Identifikátor uživatele, který se má použít, když se příchozí připojení shoduje s DN SSL, adresou IP, deklarovanou ID uživatele klienta nebo zadaným vzdáleným jménem správce front (identifikátor parametru: MQCACH\_MCA\_USER\_ID).

### ***QMName* (MQCFST)**

Název správce front vzdáleného partnera, který má být mapován na ID uživatele, povolený prostřednictvím nezměněného nebo blokováného identifikátoru (identifikátor parametru: MQCA\_REMOTE\_Q\_MGR\_NAME).

### **SSLCertIssuer (MQCFST)**

Tento parametr je přídatný k parametru **SSLPeer** .

**SSLCertIssuer** omezuje shody na certifikáty vydané konkrétní certifikační autoritou (identifikátor parametru: MQCA\_SSL\_CERT\_ISSUER\_NAME).

### **SSLPeer (MQCFST)**

Filtr, který se má použít k porovnání s rozlišujícím názvem certifikátu od správce front typu peer nebo od klienta na druhém konci kanálu (identifikátor parametru: MQCACH\_SSL\_PEER\_NAME).

### **Type (MQCFIN)**

Typ záznamu ověření kanálu, pro který chcete nastavit povolené podrobnosti partnera nebo mapování na MCAUSER (identifikátor parametru: MQIACF\_CHLAUTH\_TYPE). Mohou být vráceny následující hodnoty:

#### **MQCAUT\_BLOCKUSER**

Tento záznam ověření kanálu zabrání uvedenému uživateli nebo uživatelům v připojení.

#### **MQCAUT\_BLOCKNAME**

Tento záznam ověření kanálu brání připojení z uvedené adresy IP nebo adres.

#### **MQCAUT\_SSLPEERMAP**

Tento záznam ověření kanálu mapuje rozlišující názvy (DN) zabezpečení SSL na hodnoty MCAUSER.

#### **MAVA\_ADRESA\_IP**

Tento záznam ověření kanálu mapuje adresy IP na hodnoty MCAUSER.

#### **MQCAUT\_USERMAP**

Tento záznam ověření kanálu mapuje deklarovaná ID uživatele na hodnoty MCAUSER.

#### **MQCAUT\_QMGRMAP**

Tento záznam ověření kanálu mapuje názvy vzdálených správců front na hodnoty MCAUSER.

### **UserList (MQCFSL)**

Seznam až 100 ID uživatelů, které jsou zakázány z použití tohoto kanálu nebo sady kanálů (identifikátor parametru: MQCACH\_MCA\_USER\_ID\_LIST). Použijte speciální hodnotu \*MQADMIN , chcete-li znamenat privilegované nebo administrativní uživatele. Definice této hodnoty závisí na operačním systému, a to následujícím způsobem:

- V systému Windows jsou všichni členové skupiny mqm , skupina Administrators a SYSTEM.
- V systému SYSTÉM UNIX a Linux jsou všichni členové skupiny mqm .
- V systému IBM jde o profily (uživatelé) qmqm a qmqmadm a všechny členy skupiny qmqmadm a všechny uživatele definované se speciálním nastavením \*ALLOBJ .
- V systému z/OS jsou pod ID uživatele iniciátoru kanálu, správcem front a rozšířeným adresním prostorem pro zprávy zabezpečení zpráv spuštěny.

### **UserSrc (MQCFIN)**

Zdroj ID uživatele, který má být použit pro MCAUSER za běhu (identifikátor parametru: MQIACH\_USER\_SOURCE).

Mohou být vráceny následující hodnoty:

#### **MQUSRC\_MAP**

Příchozí připojení, která odpovídají tomuto mapování, používají ID uživatele zadané v atributu **MCAUser** .

#### **MQUSRC\_NOACCESS**

Příchozí připojení, která odpovídají tomuto mapování, nemají k tomuto správci front přístup a kanál je okamžitě ukončen.

#### **MQUSRC\_KANÁL**

Příchozí připojení, která se shodují s tímto mapováním, používají v poli MCAUSER ID uživatele ve sledu prací nebo libovolný uživatel definovaný na objektu kanálu.



## Warn (MQCFIN)

Označuje, zda tento záznam pracuje ve varovném režimu (identifikátor parametru: MQIACH\_WARNING).

## MQWARN\_NO

Tento záznam nepracuje ve varovném režimu. Jakékoliv příchozí připojení, které odpovídá tomuto záznamu, je blokováno. Toto je výchozí hodnota.

## MQWARN\_ANO

Tento záznam pracuje v režimu varování. Jakékoliv příchozí připojení, které odpovídá tomuto záznamu a které by proto bylo zablokováno, má povolený přístup. Je zapsána chybová zpráva a v případě, že jsou nakonfigurovány události, se vytvoří zpráva události zobrazující podrobnosti o tom, co by bylo zablokováno. Připojení může pokračovat.

## Zjistit inicializátor kanálu

Příkaz Inquire Channel Initiator (MQCMD\_INQUIRE\_CHANNEL\_INIT) vrací informace o inicializátoru kanálu.

HP Integrity NonStop Server	IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
				✓

## Nepovinné parametry

### CommandScope (MQCFST)

Rozsah příkazu (identifikátor parametru: MQCACF\_COMMAND\_SCOPE).

Uvádí, jak se příkaz provádí, když je správce front členem skupiny sdílení front. Můžete uvést jednu z následujících možností:

- prázdné (nebo vynechte parametr úplně). Příkaz bude proveden ve správci front, v němž byl zadán.
- Název správce front. Příkaz se provede ve vámi specifikujete správce front a bude aktivní v rámci skupiny sdílení front. Uvedete-li jiné jméno správce front než správce front, do kterého jste zadali správce front, musíte používat prostředí skupiny sdílení front a musí být povolen příkazový server.
- Hvězdička (\*). Příkaz se provádí na lokálním správci front a je také předán každému aktivnímu správci front ve skupině sdílení front.

Maximální délka je MQ\_QSG\_NAME\_LENGTH.

## Zjistit inicializátor kanálu (odpověď)

Odpověď na příkaz Iniciátor kanálu zjišťování kanálu (MQCMD\_INQUIRE\_CHANNEL\_INIT) se skládá z jedné odezvy s řadou struktur parametrů atributu, které zobrazují stav inicializátoru kanálu (zobrazenou parametrem *ChannelInitiatorStatus*), a jednu odezvu pro každý modul listener (zobrazeno parametrem *ListenerStatus*).

HP Integrity NonStop Server	IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
				✓

### Vždy vráceno (jedna zpráva s informacemi o inicializátoru kanálu):

*ActiveChannels, ActiveChannelsMax, ActiveChannelsPaused, ActiveChannelsRetrying, ActiveChannelsStarted, ActiveChannelsStopped, AdaptersMax, AdaptersStarted, ChannelInitiatorStatus, CurrentChannels, CurrentChannelsLU62, CurrentChannelsMax, CurrentChannelsTCP, DispatchersMax, DispatchersStarted, SSLTasksStarted, TCPName*

### Vždy vráceno (jedna zpráva pro každý modul listener):

*InboundDisposition, ListenerStatus, TransportType*

**Vráceno, pokud je pro modul listener použito:**

*IPAddress, LUName, Port*

## **Data odpovědi-informace o inicializátoru kanálu**

### **ActiveChannels (MQCFIN)**

Počet aktivních připojení kanálu (identifikátor parametru: MQIACH\_ACTIVE\_CHL).

### **ActiveChannelsMax (MQCFIN)**

Požadovaný počet aktivních připojení kanálu (identifikátor parametru: MQIACH\_ACTIVE\_CHL\_MAX).

### **ActiveChannelsPaused (MQCFIN)**

Počet aktivních připojení kanálů, která byla pozastavena, čeká na aktivaci, protože byl dosažen limit pro aktivní kanály (identifikátor parametru: MQIACH\_ACTIVE\_CHL\_PAUSED).

### **ActiveChannelsRetrying (MQCFIN)**

Počet aktivních připojení kanálů, která se pokoušejí o opakované připojení po dočasné chybě (identifikátor parametru: MQIACH\_ACTIVE\_CHL\_RETRY).

### **ActiveChannelsStarted (MQCFIN)**

Počet aktivních připojení kanálů, která byla spuštěna (identifikátor parametru: MQIACH\_ACTIVE\_CHL\_STARTED).

### **ActiveChannelsStopped (MQCFIN)**

Počet aktivních připojení kanálů, která byla zastavena, vyžadující ruční zásah (identifikátor parametru: MQIACH\_ACTIVE\_CHL\_STOPPED).

### **AdaptersMax (MQCFIN)**

Požadovaný počet podúloh adaptéru (identifikátor parametru: MQIACH\_ADAPS\_MAX).

### **AdaptersStarted (MQCFIN)**

Počet aktivních podúloh adaptéru (identifikátor parametru: MQIACH\_ADAPS\_STARTED).

### **ChannelInitiatorStatus (MQCFIN)**

Stav inicializátoru kanálu (identifikátor parametru: MQIACH\_CHINIT\_STATUS).

Hodnota může být následující:

#### **STAV MQSVC\_STATUS\_STOPPED**

Inicializátor kanálu není spuštěn.

#### **STAV MQSVC\_STATUS\_RUNNING**

Inicializátor kanálu je plně inicializován a je spuštěn.

### **CurrentChannels (MQCFIN)**

Počet aktuálních připojení kanálů (identifikátor parametru: MQIACH\_CURRENT\_CHL).

### **CurrentChannelsLU62 (MQCFIN)**

Počet aktuálních připojení kanálu LU 6.2 (identifikátor parametru: MQIACH\_CURRENT\_CHL\_LU62).

### **CurrentChannelsMax (MQCFIN)**

Požadovaný počet připojení kanálu (identifikátor parametru: MQIACH\_CURRENT\_CHL\_MAX).

### **CurrentChannelsTCP (MQCFIN)**

Počet aktuálních připojení kanálu TCP/IP (identifikátor parametru: MQIACH\_CURRENT\_CHL\_TCP).

### **DispatchersMax (MQCFIN)**

Požadovaný počet dispečerů (identifikátor parametru: MQIACH\_DISPS\_MAX).

### **DispatchersStarted (MQCFIN)**

Počet aktivních dispečerů (identifikátor parametru: MQIACH\_DISPS\_STARTED).

### **SSLTasksMax (MQCFIN)**

Požadovaný počet podúloh serveru SSL (identifikátor parametru: MQIACH\_SSLTASKS\_MAX).

### **SSLTasksStarted (MQCFIN)**

Počet aktivních podúloh serveru SSL (identifikátor parametru: MQIACH\_SSLTASKS\_STARTED).

**TCPName (MQCFST)**

Název systému TCP (identifikátor parametru: MQCACH\_TCP\_NAME).

Maximální délka je MQ\_TCP\_NAME\_LENGTH.

**Data odpovědi-informace o modulu listener****InboundDisposition (MQCFIN)**

Dispozice příchozího přenosu (identifikátor parametru: MQIACH\_INBOUND\_DISP).

Určuje dispozice příchozích přenosů, které modul listener obsluhuje. Hodnota může být některá z následujících:

**MQINBD\_Q\_MGR**

Manipulace pro přenosy směřované do správce front. Hodnota MQINBD\_Q\_MMGR je výchozí.

**SKUPINA MQINBD\_GROUP**

Manipulace pro přenosy směřované do skupiny sdílení front. Objekt MQINBD\_GROUP je povolen pouze v případě, že existuje prostředí se sdíleným správcem front.

**IPAddress (MQCFST)**

Adresa IP, na které modul listener přijímá požadavky (identifikátor parametru: MQCACH\_IP\_ADDRESS).

**ListenerStatus (MQCFIN)**

Stav modulu listener (identifikátor parametru: MQIACH\_LISTENER\_STATUS).

Hodnota může být následující:

**STAV MQSVC\_STATUS\_RUNNING**

Modul listener byl spuštěn.

**STAV MQSVC\_STATUS\_STOPPED**

Modul listener byl zastaven.

**STAV MQSVC\_STATUS\_RETRYING**

Modul listener se znovu pokouší.

**LUName (MQCFST)**

Název jednotky LU, na které modul listener přijímá požadavky (identifikátor parametru: MQCACH\_LU\_NAME).

Maximální délka je MQ\_LU\_NAME\_LENGTH.

**Port (MQCFIN)**

Číslo portu, na kterém modul listener přijímá požadavky (identifikátor parametru: MQIACH\_PORT\_NUMBER).

**TransportType (MQCFIN)**

Typ přenosového protokolu, který modul listener používá (identifikátor parametru: MQIACH\_XMIT\_PROTOCOL\_TYPE).

Hodnota může být následující:

**MQXPT\_LU62**

LU62.

**MQXPT\_TCP**

TCP -

**Zjistit modul listener kanálu**

Příkaz Inquire Channel Listener (MQCMD\_INQUIRE\_LISTENER) vkročí k atributům existujících modulů listener produktu IBM MQ .

HP Integrity NonStop Server	IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
	✓	✓	✓	

## Povinné parametry

### **ListenerName (MQCFST)**

Název modulu listener (identifikátor parametru: MQCACH\_LISTENER\_NAME).

Tento parametr je názvem modulu listener s požadovanými atributy. Jsou podporovány generické názvy modulů listener. Generický název je řetězec znaků následovaný hvězdičkou (\*), například ABC\*, a vybírá všechny listenery s názvy, které začínají na vybraný řetězec znaků. Hvězdička ve vlastním seznamu odpovídá všem možným názvům.

Název modulu listener je vždy vrácen bez ohledu na požadované atributy.

Maximální délka řetězce je MQ\_LISTENER\_NAME\_LENGTH.

## Nepovinné parametry

### **IntegerFilterCommand (MQCFIF)**

Deskriptor příkazu filtru celých čísel. Identifikátor parametru musí být libovolný celočíselný parametr typu povolený v produktu *ListenerAttrs* kromě MQIACF\_ALL. Tento parametr slouží k omezení výstupu z příkazu určením podmínky filtru. Informace o použití této podmínky filtru viz [“MQCFIF-parametr filtru celých čísel PCF” na stránce 1838](#).

Pokud uvedete filtr celého čísla, nemůžete také uvést řetězcový filtr pomocí parametru *StringFilterCommand*.

### **ListenerAttrs (MQCFIL)**

Atributy modulu listener (identifikátor parametru: MQIACF\_LISTENER\_ATTRS).

V seznamu atributů může být uvedena následující hodnota na své vlastní výchozí hodnotě, pokud není zadán parametr:

#### **MQIACF\_ALL**

Všechny atributy.

nebo kombinace následujících možností:

#### **MQCA\_ALTERATION\_DATE**

Datum, kdy byla definice naposledy změněna.

#### **MQCA\_ALTERATION\_TIME**

Čas, kdy byla definice naposledy změněna.

#### **MACK\_ADRESA\_IP\_SERVERU**

Adresa IP modulu listener.

#### **POPIS\_NASLOUCHÁNÍ MQCACHE\_LISTS**

Popis definice listeneru.

#### **NÁZEV\_MODULU\_LISTENER MQCACH\_LISTENER**

Název definice modulu listener.

#### **LOKÁLNÍ NÁZEV MQCACH\_LOCAL\_NAME**

Lokální název protokolu NetBIOS, který používá modul listener. Parametr MQCACH\_LOCAL\_NAME je platný pouze v systému Windows.

#### **NÁZEV OBJEKTU MQCACH\_TP\_NAME**

Název transakčního programu LU 6.2. Funkce MQCACH\_TP\_NAME je platná pouze v systému Windows.

#### **MQIACH\_ADAPTER**

Číslo adaptéru, na kterém naslouchá systém NetBIOS. Objekt MQIACH\_ADAPTER je platný pouze v systému Windows.

**MQIACH\_BACKLOG**

Počet souběžných požadavků na připojení, které modul listener podporuje.

**POČET PŘÍKAZŮ MQIACH\_COMMAND\_COUNT**

Počet příkazů, které může modul listener použít. MQIACH\_COMMAND\_COUNT je platný pouze na Windows.

**MQIACH\_LISTENER\_CONTROL**

Určuje, kdy má správce front spustit a zastavit modul listener.

**MQIACH\_NAME\_COUNT**

Počet názvů, které může modul listener použít. Hodnota MQIACH\_NAME\_COUNT je platná pouze pro Windows.

**MQIACH\_PORT**

Číslo portu.

**POČET RELACÍ MQIACH\_SESSION\_NUMBER**

Počet relací, které může modul listener použít. MQIACH\_SESSION\_COUNT je platný pouze na Windows.

**MQIACH\_SOCKET**

Soket SPX k naslouchání. Modul MQIACH\_SOCKET je platný pouze v systému Windows.

***StringFilterCommand* (MQCFSF)**

Deskriptor příkazu filtru řetězce. Identifikátor parametru musí být jakýkoli parametr typu řetězec povolený v *ListenerAttrs* s výjimkou MQCACH\_LISTENER\_NAME. Tento parametr slouží k omezení výstupu z příkazu určením podmínky filtru. Informace o použití této podmínky filtru viz "[MQCFSF-parametr filtru řetězce PCF](#)" na stránce 1845 .

Pokud uvedete filtr řetězce, nemůžete také zadat celočíselný filtr pomocí parametru *IntegerFilterCommand* .

***TransportType* (MQCFIN)**

Typ přenosového protokolu (identifikátor parametru: MQIACH\_XMIT\_PROTOCOL\_TYPE).

Zadáte-li tento parametr, budou informace vráceny pouze pro moduly listener definované s určeným typem přenosového protokolu. Uvedete-li atribut ze seznamu *ListenerAttrs* , který je platný pouze pro listenery jiného typu přenosového protokolu, je ignorován a žádná chyba se nezvýšila. Uvedete-li tento parametr, musí se vyskytnout okamžitě za parametrem *ListenerName* .

Pokud tento parametr nezádáte, nebo pokud jej zadáte s hodnotou MQXPT\_ALL, bude vrácena informace o všech listenerech. Platné atributy v seznamu *ListenerAttrs* , které nejsou použitelné pro posluchače, jsou ignorovány a nejsou vydány žádné chybové zprávy. Hodnota může být některá z následujících:

**MQXPT\_ALL**

Všechny typy transportu.

**MQXPT\_LU62**

SNA LU 6.2. Hodnota MQXPT\_LU62 je platná pouze v systému Windows.

**MQXPT\_NETBIOS**

NetBIOS. Funkce MQXPT\_NETBIOS je platná pouze v systému Windows.

**MQXPT\_SPX**

SPX. Funkce MQXPT\_SPX je platná pouze v systému Windows.

**MQXPT\_TCP**

Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP).

**Dotaz na modul listener kanálu (odpověď)**

Odpověď na modul listener kanálu pro příjem (MQCMD\_INQUIRE\_LISTENER) se skládá ze záhlaví odezvy následovaného strukturou *ListenerName* a požadovanou kombinací struktur parametrů atributu.

HP Integrity NonStop Server	IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
	✓	✓	✓	

Pokud byl zadán generický název modulu listener, je pro každý nalezený modul listener generována jedna taková zpráva.

**Vždy vráceno:**

*ListenerName*

**Vráceno:**

*Adapter, AlterationDate, AlterationTime, Backlog, Commands, IPAddress, ListenerDesc, LocalName, NetbiosNames, Port, Sessions, Socket, StartMode, TPname, TransportType*

**Data odpovědi**

***AlterationDate (MQCFST)***

Datum změny (identifikátor parametru: MQCA\_ALTERATION\_DATE).

Datum, ve formě yyyy-mm-dd, na kterém byly informace naposledy pozměněny.

***AlterationTime (MQCFST)***

Čas změny (identifikátor parametru: MQCA\_ALTERATION\_TIME).

Čas ve formě hh.mm.ss, kdy byly informace naposledy změněny.

***Adapter (MQCFIN)***

Číslo adaptéru (identifikátor parametru: MQIACH\_ADAPTER).

Číslo adaptéru, prostřednictvím kterého systém NetBIOS přijímá požadavky. Tento parametr je platný pouze pro Windows.

***Backlog (MQCFIN)***

Nevyřízené požadavky (identifikátor parametru: MQIACH\_BACKLOG).

Počet požadavků na souběžná připojení, které modul listener podporuje.

***Commands (MQCFIN)***

Číslo adaptéru (identifikátor parametru: MQIACH\_COMMAND\_COUNT).

Počet příkazů, které může modul listener použít. Tento parametr je platný pouze pro Windows.

***IPAddress (MQCFST)***

Adresa IP (identifikátor parametru: MQCACH\_IP\_ADDRESS).

IP adresa modulu listener uvedená v tečkovém desítkovém zápisu IPv4, hexadecimální notaci IPv6 nebo alfanumerickém tvaru názvu hostitele.

Maximální délka řetězce je MQ\_CONN\_NAME\_LENGTH.

***ListenerDesc (MQCFST)***

Popis definice modulu listener (identifikátor parametru: MQCACH\_LISTENER\_DESC).

Maximální délka řetězce je MQ\_LISTENER\_DESC\_LENGTH.

***ListenerName (MQCFST)***

Název definice modulu listener (identifikátor parametru: MQCACH\_LISTENER\_NAME).

Maximální délka řetězce je MQ\_LISTENER\_NAME\_LENGTH.

***LocalName (MQCFST)***

Lokální název NetBIOS (identifikátor parametru: MQCACH\_LOCAL\_NAME).

Lokální název systému NETBIOS, který používá modul listener. Tento parametr je platný pouze pro Windows.

Maximální délka řetězce je MQ\_CONN\_NAME\_LENGTH.

**NetbiosNames (MQCFIN)**

Názvy NetBIOS (identifikátor parametru: MQIACH\_NAME\_COUNT).

Počet názvů, které modul listener podporuje. Tento parametr je platný pouze pro Windows.

**Port (MQCFIN)**

Číslo portu (identifikátor parametru: MQIACH\_PORT).

Číslo portu pro protokol TCP/IP. Tento parametr je platný pouze v případě, že hodnota *TransportType* je MQXPT\_TCP.

**Sessions (MQCFIN)**

Relace NetBIOS (identifikátor parametru: MQIACH\_SESSION\_COUNT).

Počet relací, které může modul listener používat. Tento parametr je platný pouze pro Windows.

**Socket (MQCFIN)**

SPX-číslo soketu (identifikátor parametru: MQIACH\_SOCKET).

Soket SPX, jehož prostřednictvím mají být přijímány požadavky. Tento parametr je platný pouze v případě, že hodnota proměnné *TransportType* je MQXPT\_SPX.

**StartMode (MQCFIN)**

Režim služby (identifikátor parametru: MQIACH\_LISTENER\_CONTROL).

Určuje způsob, jakým má být modul listener spuštěn a zastaven. Hodnota může být některá z následujících:

**MQSVC\_CONTROL\_MANUAL**

Modul listener se automaticky nespustí nebo nezastavil automaticky. Je třeba jej řídit pomocí příkazu uživatele. Hodnota MQSVC\_CONTROL\_MANUAL je výchozí hodnotou.

**MQSVC\_CONTROL\_Q\_MGR**

Definovaný modul listener má být spuštěn a zastaven ve stejnou dobu, kdy je spuštěn a zastaven správce front.

**MQSVC\_CONTROL\_Q\_MGR\_START**

Modul listener má být spuštěn ve stejnou dobu, kdy je spuštěn správce front, avšak při zastavení správce front není třeba zastavit.

**TPName (MQCFST)**

Název transakčního programu (identifikátor parametru: MQCACH\_TP\_NAME).

Název transakčního programu LU 6.2 . Tento parametr je platný pouze pro Windows.

Maximální délka řetězce je MQ\_TP\_NAME\_LENGTH

**TransportType (MQCFIN)**

Přenosový protokol (identifikátor parametru: MQIACH\_XMIT\_PROTOCOL\_TYPE).

Hodnota může být následující:

**MQXPT\_TCP**

TCP -

**MQXPT\_LU62**

LU 6.2. Hodnota MQXPT\_LU62 je platná pouze v systému Windows.

**MQXPT\_NETBIOS**

NetBIOS. Funkce MQXPT\_NETBIOS je platná pouze v systému Windows.

**MQXPT\_SPX**

SPX. Funkce MQXPT\_SPX je platná pouze v systému Windows.

**Zjistit stav modulu listener kanálu**

Příkaz Inquire Channel Listener Status (MQCMD\_INQUIRE\_LISTENER\_STATUS) se zveřejní o stavu jedné nebo více instancí modulu listener produktu IBM MQ .

HP Integrity NonStop Server	IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
	✓	✓	✓	

Je třeba určit název modulu listener, pro který chcete přijímat informace o stavu. Modul listener lze určit pomocí specifického nebo generického názvu modulu listener. Pomocí generického názvu modulu listener můžete zobrazit buď:

- Informace o stavu pro všechny definice modulu listener pomocí jedné hvězdičky (\*) nebo
- Informace o stavu pro jeden nebo více modulů listener, které se shodují s uvedeným názvem.

## Povinné parametry

### **ListenerName (MQCFST)**

Název modulu listener (identifikátor parametru: MQCACH\_LISTENER\_NAME).

Jsou podporovány generické názvy modulů listener. Generický název je řetězec znaků následovaný hvězdičkou (\*), například ABC\*, a vybírá všechny listenery s názvy, které začínají na vybraný řetězec znaků. Hvězdička ve vlastním seznamu odpovídá všem možným názvům.

Název modulu listener je vždy vrácen bez ohledu na požadované atributy.

Maximální délka řetězce je MQ\_LISTENER\_NAME\_LENGTH.

## Nepovinné parametry

### **IntegerFilterCommand (MQCFIF)**

Deskriptor příkazu filtru celých čísel. Identifikátor parametru musí být libovolný celočíselný parametr typu povolený v produktu *ListenerStatusAttrs* kromě MQIACF\_ALL. Tento parametr slouží k omezení výstupu z příkazu určením podmínky filtru. Informace o použití této podmínky filtru viz [“MQCFIF-parametr filtru celých čísel PCF” na stránce 1838](#).

Pokud uvedete filtr celého čísla, nemůžete také uvést řetězcový filtr pomocí parametru *StringFilterCommand*.

### **ListenerStatusAttrs (MQCFIL)**

Atributy stavu modulu listener (identifikátor parametru: MQIACF\_LISTENER\_STATUS\_ATTRS).

Seznam atributů může uvádět následující hodnotu na své vlastní předvolené hodnotě, která se použije, pokud není parametr zadán:

#### **MQIACF\_ALL**

Všechny atributy.

nebo kombinace následujících možností:

#### **MACK\_ADRESA\_IP\_SERVERU**

Adresa IP modulu listener.

#### **POPIS\_NASLOUCHÁNÍ MQCACHE\_LISTS**

Popis definice listeneru.

#### **NÁZEV\_MODULU\_LISTENER MQCACH\_LISTENER**

Název definice modulu listener.

#### **DATUM\_ZAHÁJENÍ PŘÍJMU MQCACH\_LISTENER\_**

Datum spuštění modulu listener.

#### **DOBA\_SPUŠTĚNÍ PŘÍKAZU MQCACH\_LISTENER\_TIME**

Čas spuštění modulu listener.

#### **LOKÁLNÍ NÁZEV MQCACH\_LOCAL\_NAME**

Lokální název protokolu NetBIOS, který používá modul listener. Parametr MQCACH\_LOCAL\_NAME je platný pouze v systému Windows.



**NÁZEV OBJEKTU MQCACH\_TP\_NAME**

Název transakčního programu LU6.2 . Funkce MQCACH\_TP\_NAME je platná pouze v systému Windows.

**ID\_PROCESU\_MIME**

Identifikátor procesu operačního systému přidružený k modulu listener.

**MQIACH\_ADAPTER**

Číslo adaptéru, na kterém naslouchá systém NetBIOS . Objekt MQIACH\_ADAPTER je platný pouze v systému Windows.

**MQIACH\_BACKLOG**

Počet souběžných požadavků na připojení, které modul listener podporuje.

**POČET PŘÍKAZŮ MQIACH\_COMMAND\_COUNT**

Počet příkazů, které může modul listener použít. MQIACH\_COMMAND\_COUNT je platný pouze na Windows.

**MQIACH\_LISTENER\_CONTROL**

Jak se má modul listener spustit a zastavit.

**STAV MQIACH\_LISTENER\_STATUS**

Stav modulu listener.

**MQIACH\_NAME\_COUNT**

Počet názvů, které může modul listener použít. Hodnota MQIACH\_NAME\_COUNT je platná pouze pro Windows.

**MQIACH\_PORT**

Číslo portu pro TCP/IP.

**POČET RELACÍ MQIACH\_SESSION\_NUMBER**

Počet relací, které může modul listener použít. MQIACH\_SESSION\_COUNT je platný pouze na Windows.

**MQIACH\_SOCKET**

Server SPX. Modul MQIACH\_SOCKET je platný pouze v systému Windows.

**MQIACH\_XMIT\_PROTOCOL\_TYPE**

Typ přenosu.

**StringFilterCommand (MQCFSF)**

Deskriptor příkazu filtru řetězce. Identifikátor parametru musí být jakýkoli parametr typu řetězec povolený v *ListenerStatusAttrs* s výjimkou MQCACH\_LISTENER\_NAME. Tento parametr slouží k omezení výstupu z příkazu určením podmínky filtru. Informace o použití této podmínky filtru viz [“MQCFSF-parametr filtru řetězce PCF” na stránce 1845](#) .

Pokud uvedete filtr řetězce, nemůžete také zadat celočíselný filtr pomocí parametru *IntegerFilterCommand* .

**Kód chyby**

Tento příkaz může vracet následující kód chyby v záhlaví formátu odezvy, kromě hodnot zobrazených v [“Kódy chyb použitelné pro všechny příkazy” na stránce 1329](#) .

**Reason (MQLONG)**

Hodnota může být některá z následujících:

**MQRCCF\_LSTR\_STATUS\_NOT\_FOUND**

Stav modulu listener nebyl nalezen.

**Dotaz na stav modulu listener kanálu (odezva)**

Odpověď na příkaz Stav modulu listener kanálu zjišťování (MQCMD\_INQUIRE\_LISTENER\_STATUS) se skládá ze záhlaví odezvy, za nímž následuje struktura *ListenerName* a požadovaná kombinace struktur parametrů atributu.

HP Integrity NonStop Server	IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
	✓	✓	✓	

Pokud byl zadán generický název modulu listener, je pro každý nalezený modul listener generována jedna taková zpráva.

**Vždy vráceno:**

*ListenerName*

**Vráceno:**

*Adapter, Backlog, ChannelCount, Commands, IPAddress, ListenerDesc, LocalName, NetbiosNames, Port, ProcessId, Sessions, Socket, StartDate, StartMode, StartTime, Status, TPname, TransportType*

**Data odpovědi**

**Adapter (MQCFIN)**

Číslo adaptéru (identifikátor parametru: MQIACH\_ADAPTER).

Číslo adaptéru, prostřednictvím kterého systém NetBIOS přijímá požadavky.

**Backlog (MQCFIN)**

Nevyřízené požadavky (identifikátor parametru: MQIACH\_BACKLOG).

Počet požadavků na souběžná připojení, které modul listener podporuje.

**Commands (MQCFIN)**

Číslo adaptéru (identifikátor parametru: MQIACH\_COMMAND\_COUNT).

Počet příkazů, které může modul listener použít.

**IPAddress (MQCFST)**

Adresa IP (identifikátor parametru: MQCACH\_IP\_ADDRESS).

IP adresa modulu listener uvedená v tečkovém desítkovém zápisu IPv4 , hexadecimální notaci IPv6 nebo alfanumerickém tvaru názvu hostitele.

Maximální délka řetězce je MQ\_CONN\_NAME\_LENGTH.

**ListenerDesc (MQCFST)**

Popis definice modulu listener (identifikátor parametru: MQCACH\_LISTENER\_DESC).

Maximální délka řetězce je MQ\_LISTENER\_DESC\_LENGTH.

**ListenerName (MQCFST)**

Název definice modulu listener (identifikátor parametru: MQCACH\_LISTENER\_NAME).

Maximální délka řetězce je MQ\_LISTENER\_NAME\_LENGTH.

**LocalName (MQCFST)**

Lokální název NetBIOS (identifikátor parametru: MQCACH\_LOCAL\_NAME).

Lokální název systému NETBIOS, který používá modul listener.

Maximální délka řetězce je MQ\_CONN\_NAME\_LENGTH.

**NetbiosNames (MQCFIN)**

Názvy NetBIOS (identifikátor parametru: MQIACH\_NAME\_COUNT).

Počet názvů, které modul listener podporuje.

**Port (MQCFIN)**

Číslo portu (identifikátor parametru: MQIACH\_PORT).

Číslo portu pro protokol TCP/IP.

**ProcessId (MQCFIN)**

Identifikátor procesu (identifikátor parametru: MQIACF\_PROCESS\_ID).

Identifikátor procesu operačního systému přidružený k modulu listener.

### **Sessions (MQCFIN)**

Relace NetBIOS (identifikátor parametru: MQIACH\_SESSION\_COUNT).

Počet relací, které může modul listener používat.

### **Socket (MQCFIN)**

SPX-číslo soketu (identifikátor parametru: MQIACH\_SOCKET).

Soket SPX, na kterém má naslouchat modul listener.

### **StartDate (MQCFST)**

Datum zahájení (identifikátor parametru: MQCACH\_LISTENER\_START\_DATE).

Datum, ve tvaru yyyy-mm-dd, na kterém byl spuštěn modul listener.

Maximální délka řetězce je MQ\_DATE\_LENGTH.

### **StartMode (MQCFIN)**

Režim služby (identifikátor parametru: MQIACH\_LISTENER\_CONTROL).

Určuje způsob, jakým má být modul listener spuštěn a zastaven. Hodnota může být některá z následujících:

#### **MQSVC\_CONTROL\_MANUAL**

Modul listener se automaticky nespustí nebo nezastaví automaticky. Je třeba jej řídit pomocí příkazu uživatele. Hodnota MQSVC\_CONTROL\_MANUAL je výchozí hodnotou.

#### **MQSVC\_CONTROL\_Q\_MGR**

Definovaný modul listener má být spuštěn a zastaven ve stejnou dobu, kdy je spuštěn a zastaven správce front.

#### **MQSVC\_CONTROL\_Q\_MGR\_START**

Modul listener má být spuštěn ve stejnou dobu, kdy je spuštěn správce front, avšak při zastavení správce front není třeba zastavit.

### **StartTime (MQCFST)**

Datum zahájení (identifikátor parametru: MQCACH\_LISTENER\_START\_TIME).

Čas ve tvaru hh.mm.ss, ve kterém byl spuštěn modul listener.

Maximální délka řetězce je MQ\_TIME\_LENGTH.

### **Status (MQCFIN)**

Stav modulu listener (identifikátor parametru: MQIACH\_LISTENER\_STATUS).

Stav modulu listener. Hodnota může být některá z následujících:

#### **STAV MQSVC\_STATUS\_STARTING**

Listener je v procesu inicializace.

#### **STAV MQSVC\_STATUS\_RUNNING**

Modul listener je spuštěn.

#### **STAV\_STAV\_QSVC**

Probíhá zastavení modulu listener.

### **TPName (MQCFST)**

Název transakčního programu (identifikátor parametru: MQCACH\_TP\_NAME).

Název transakčního programu LU 6.2 .

Maximální délka řetězce je MQ\_TP\_NAME\_LENGTH

### **TransportType (MQCFIN)**

Přenosový protokol (identifikátor parametru: MQIACH\_XMIT\_PROTOCOL\_TYPE).

Hodnota může být následující:

**MQXPT\_TCP**

TCP -

**MQXPT\_LU62**

LU 6.2. Hodnota MQXPT\_LU62 je platná pouze v systému Windows.

**MQXPT\_NETBIOS**

NetBIOS. Funkce MQXPT\_NETBIOS je platná pouze v systému Windows.

**MQXPT\_SPX**

SPX. Funkce MQXPT\_SPX je platná pouze v systému Windows.

**Zjistit názvy kanálů**

Příkaz Inquire Channel Names (MQCMD\_INQUIRE\_CHANNEL\_NAMES) zkliduje seznam názvů kanálu produktu IBM MQ, které odpovídají zadanému generickému názvu kanálu, a volitelně určenému typu kanálu.

HP Integrity NonStop Server	IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
✓	✓	✓	✓	✓

**Povinné parametry****ChannelName (MQCFST)**

Název kanálu (identifikátor parametru: MQCACH\_CHANNEL\_NAME).

Jsou podporovány generické názvy kanálů. Generický název je řetězec znaků následovaný hvězdičkou (\*), například ABC\*, a vybírá všechny objekty s názvy, které začínají na vybraný řetězec znaků. Hvězdička ve vlastním seznamu odpovídá všem možným názvům.

Maximální délka řetězce je MQ\_CHANNEL\_NAME\_LENGTH.

**Nepovinné parametry****ChannelType (MQCFIN)**

Typ kanálu (identifikátor parametru: MQIACH\_CHANNEL\_TYPE).

Je-li tento parametr přítomen, omezí se názvy kanálů vrácené na kanály zadaného typu.

Hodnota může být některá z následujících:

**MQCHT\_SENDER**

Odesílatel.

**SERVER MQCHT\_SERVER**

.

**PŘÍJEMCE MQCHT\_RECEIVER**

Příjímač.

**MQCHT\_REQUESTER**

Žadatel.

**FUNKCE MQCHT\_SVRCONN**

Server-připojení (pro použití klienty).

**MQCHT\_CLNTCONN**

Připojení klienta.

**SOUBOR MQCHT\_CLURCVR**

Příjemce klastru.

**MQCHT\_CLUSDR**

Odesílatel klastru.

## **MQCHT\_ALL**

Všechny typy.

Výchozí hodnota, pokud tento parametr není zadán, je MQCHT\_ALL, což znamená, že kanály všech typů s výjimkou MQCHT\_CLNTCONN jsou vhodné.

z/OS

### **CommandScope (MQCFST)**

Rozsah příkazu (identifikátor parametru: MQCACF\_COMMAND\_SCOPE). Tento parametr se vztahuje pouze k produktu z/OS .

Uvádí, jak se příkaz provádí, když je správce front členem skupiny sdílení front. Můžete uvést jednu z následujících možností:

- prázdné (nebo vynechte parametr úplně). Příkaz bude proveden ve správci front, v němž byl zadán.
- Název správce front. Příkaz se provede ve vámi specifikujete správce front a bude aktivní v rámci skupiny sdílení front. Uvedete-li jiné jméno správce front než správce front, do kterého jste zadali správce front, musíte používat prostředí skupiny sdílení front a musí být povolen příkazový server.
- Hvězdička (\*). Příkaz se provádí na lokálním správci front a je také předán každému aktivnímu správci front ve skupině sdílení front.

Maximální délka je MQ\_QSG\_NAME\_LENGTH.

z/OS

### **QSGDisposition (MQCFIN)**

Dispozice objektu v rámci skupiny (identifikátor parametru: MQIA\_QSG\_DISP). Tento parametr se vztahuje pouze k produktu z/OS .

Určuje dispozice objektu, pro který mají být vráceny informace (tedy tam, kde je definován a jak se chová). Hodnota může být některá z následujících:

#### **MQQSGD\_LIVE**

Objekt je definován jako MQQSGD\_Q\_MMGR nebo MQQSGD\_COPY. Hodnota MQQSGD\_LIVE je výchozí hodnotou, pokud není zadán parametr.

#### **MQQSGD\_VŠE**

Objekt je definován jako MQQSGD\_Q\_MMGR nebo MQQSGD\_COPY.

Existuje-li prostředí sdílené správce front a příkaz se provádí ve správci front, kde byl zadán, tato volba také zobrazí informace o objektech definovaných s MQQSGD\_GROUP.

Je-li zadán nebo výchozím nastavení MQQSGD\_LIVE, nebo pokud je MQQSGD\_ALL zadán v prostředí sdíleného správce front, může příkaz dát duplicitní názvy (s různými dispozitivy).

#### **MQQSD\_KOPIE**

Objekt je definován jako MQQSGD\_COPY.

#### **SKUPINA MQQSGD\_GROUP**

Objekt je definován jako MQQSGD\_GROUP. MQQSGD\_GROUP je povolen pouze v prostředí sdílené fronty.

#### **MQQSGD\_Q\_MGR**

Objekt je definován jako MQQSGD\_Q\_MGR.

#### **MQQSGD\_PRIVATE**

Objekt je definován buď s MQQSGD\_Q\_MGR, nebo MQQSGD\_COPY. MQQSGD\_PRIVATE vrací stejné informace jako MQQSGD\_LIVE.

## **Kód chyby**

Tento příkaz může vracet následující kód chyby v záhlaví formátu odezvy, kromě hodnot zobrazených v [“Kódy chyb použitelné pro všechny příkazy”](#) na stránce 1329.

### Reason (MQLONG)

Hodnota může být některá z následujících:

#### CHYBA MQRCCF\_CHANNEL\_NAME\_ERROR

Chyba názvu kanálu.

#### CHYBA MQRCCF\_CHANNEL\_TYPE\_ERROR

Typ kanálu není platný.

## Zjišťovat názvy kanálů (odpověď)

Odpověď na příkaz Inquire Channel Names (MQCMD\_INQUIRE\_CHANNEL\_NAMES) se skládá z jedné odezvy na kanál připojení klienta (kromě SYSTEM.DEF.CLNTCONN) a poslední zpráva se všemi zbývajícími kanály.

HP Integrity NonStop Server	IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
✓	✓	✓	✓	✓

### Vždy vráceno:

*ChannelNames, ChannelTypes*

### Vráceno:

Není



V systému z/OS je vrácena pouze jedna další struktura parametru (se stejným počtem položek jako struktura *ChannelNames* ). Každý záznam ve struktuře, *QSGDispositions* , označuje dispozice objektu s odpovídající položkou ve struktuře *ChannelNames* .

## Data odpovědi

### ChannelNames (MQCFSL)

Seznam názvů kanálů (identifikátor parametru: MQCACH\_CHANNEL\_NAMES).

### ChannelTypes (MQCFIL)

Seznam typů kanálů (identifikátor parametru: MQIACH\_CHANNEL\_TYPES). Možné hodnoty pro pole v této struktuře jsou ty hodnoty povolené pro parametr *ChannelType* , kromě MQCHT\_ALL.



### QSGDispositions (MQCFIL)

Seznam dispozic QSG (identifikátor parametru: MQIACF\_QSG\_DISPS). Tento parametr je platný pouze pro z/OS. Hodnota může být následující:

#### MQQSD\_KOPIE

Objekt je definován jako MQQSGD\_COPY.

#### SKUPINA MQQSGD\_GROUP

Objekt je definován jako MQQSGD\_GROUP. MQQSGD\_GROUP je povolen pouze v prostředí sdílené fronty.

#### MQQSGD\_Q\_MGR

Objekt je definován jako MQQSGD\_Q\_MGR.

## Zjistit stav kanálu

Příkaz Inquire Channel Status (MQCMD\_INQUIRE\_CHANNEL\_STATUS) se zklidní o stavu jedné nebo více instancí kanálu.

HP Integrity NonStop Server	IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
✓	✓	✓	✓	✓

Je třeba zadat název kanálu, pro který chcete zjistit informace o stavu. Tento název může být specifický název kanálu nebo generický název kanálu. Pomocí generického názvu kanálu můžete zjistit jednu z následujících možností:

- stavová informace pro všechny kanály nebo
- Informace o stavu pro jeden nebo více kanálů, které se shodují s uvedeným názvem.

Musíte také uvést, zda chcete:

- Stavová data (pouze aktuálních kanálů) nebo
- Uložená stavová data všech kanálů, nebo
- Pouze v systému z/OS -data stručného stavu kanálu.

Stav všech kanálů, které splňují kritéria výběru, je vrácen bez ohledu na to, zda byly kanály definovány ručně nebo automaticky.

## Výběr

Způsob, jak provést výběr, je použít jednu z následujících čtyř možností:

- **XmitQname** (MQCACH\_XMIT\_Q\_NAME)
- **ConnectionName** (MQCACH\_CONNECTION\_NAME)
- **z/OS ChannelDisposition** (MQIACH\_CHANNEL\_DISP)
- **ChannelInstanceType** (MQIACH\_CHANNEL\_INSTANCE\_TYPE)

**distributed** Tento příkaz zahrnuje kontrolu aktuální hloubky přenosové fronty pro kanál, pokud se jedná o kanál CLUSSDR. Chcete-li vydat tento příkaz, musíte mít oprávnění k dotazům na hloubku fronty a k provedení tohoto vyžadování oprávnění + *inq* v přenosové frontě. Všimněte si, že dalším názvem pro toto oprávnění je MQZAO\_INQUIRE.

**distributed** Bez tohoto oprávnění se tento příkaz spustí bez chyby, ale hodnota 0 je výstupem příkazu **MsgsAvailable** příkazu “Zjišťovat stav kanálu (odezva)” na stránce 1573 . Máte-li správné oprávnění, příkaz poskytuje správnou hodnotu pro **MsgsAvailable**.

Pro stav kanálu jsou k dispozici tři třídy dat. Tyto třídy jsou **uložené, aktuálnia krátké**. Stavová pole dostupná pro uložená data jsou podmnožinou polí dostupných pro aktuální data a jsou nazývána **společná** stavová pole. Ačkoli jsou obecná data *fields* stejná, mohou být data *values* odlišná pro uložený a aktuální stav. Zbytek polí, která jsou k dispozici pro aktuální data, se nazývají **aktuální** stavová pole.

- **Uložená** data se skládají z polí obecného stavu. Tato data se resetují v následujících časech:
  - pro všechny kanály:
    - Když kanál vstoupí nebo zanechá stav ZASTAVENO nebo OPAKOVÁNÍ
  - pro odesílající kanál:
    - před odesláním požadavku na potvrzení, že dávka zpráv byla přijata;
    - Kdy bylo přijato potvrzení
  - pro přijímající kanál:
    - pouze před potvrzením, že dávka zpráv byla přijata;
  - Pro kanál připojení k serveru:
    - nejsou ukládána žádná data.

Proto kanál, který nikdy nebyl aktuální, nemá žádný uložený stav.

- **Aktuální** data se skládají z polí obecného stavu a aktuálních stavových polí. Datová pole se průběžně aktualizují, když se odesílají nebo přijímají zprávy.
- **Krátká** data se skládají z názvu správce front, který vlastní instanci kanálu. Tato třída dat je k dispozici pouze v systému z/OS.

Tato metoda operace má následující důsledky:

- Neaktivní kanál nemusí mít uložený stav, pokud dosud nebyl aktuální nebo pokud ještě nedosáhl bodu, kdy byl obnoven stav.
- Datová pole "common" mohou mít různé hodnoty pro uložený a aktuální stav.
- Aktuální kanál má vždy aktuální stav a může mít uložený stav.

Kanály mohou být aktuální nebo neaktivní:

### **Aktuální kanály**

Jedná se o kanály, které byly spuštěny nebo na kterých byl klient připojen, a které nebyly normálně dokončeny nebo odpojeny. Možná ještě nedosáhli bodu předání zpráv nebo dat nebo dokonce navázání kontaktu s partnerem. Aktuální kanály mají **aktuální** stav a mohou mít také stav **uložený** nebo **krátký**.

Termín **Aktivní** se používá k popisu sady aktuálních kanálů, které nejsou zastaveny.

### **Neaktivní kanály**

Jedná se o kanály, které buď nebyly spuštěny, nebo na kterých klient nepřipojil, nebo které byly normálně dokončeny nebo odpojeny. (Je-li kanál zastaven, není dosud považován za dokončený, a proto je stále aktuální.) Neaktivní kanály mají buď **uložený** stav, nebo žádný stav.

Existuje více než jedna instance kanálu příjemce, žadatele, odesílatele klastru, příjemce klastru nebo serveru připojení serveru současně (žadatel vystupuje jako příjemce). Tato situace se vyskytne, pokud několik odesílatelů, v různých správcích front, z každého iniciuje relaci s tímto příjemcem pomocí stejného názvu kanálu. U kanálů jiných typů může být v každém okamžiku pouze jedna instance aktuální.

Pro všechny typy kanálů však může být k dispozici více než jedna sada uložených informací o stavu pro konkrétní název kanálu. Ve většině těchto sad se vztahuje aktuální instance kanálu, zbytek se vztahuje k dříve aktuálním instancím. Pokud byly u jednoho kanálu použity různé názvy přenosových front nebo názvy připojení, vzniknou více instancí. K této situaci může dojít v následujících případech:

- Na odesílateli nebo na serveru:
  - Pokud byl stejný kanál připojen k jiným žadatelům (pouze servery),
  - Pokud byl název přenosové fronty změněn v definici, nebo
  - Pokud byl název připojení změněn v definici.
- V zásobníku nebo žadateli:
  - Pokud byl stejný kanál připojen k různým odesílatelům nebo serverům, nebo
  - Pokud byl název připojení změněn v definici (pro žadatelové kanály iniciující připojení).

Počet sad vrácených pro konkrétní kanál může být omezen pomocí parametrů *XmitQName*, *ConnectionName* a *ChannelInstanceType*.

## **Povinné parametry**

### ***ChannelName* (MQCFST)**

Název kanálu (identifikátor parametru: MQCACH\_CHANNEL\_NAME).

Jsou podporovány generické názvy kanálů. Generický název je řetězec znaků následovaný hvězdičkou (\*), například ABC\*, a vybírá všechny objekty s názvy, které začínají na vybraný řetězec znaků. Hvězdička ve vlastním seznamu odpovídá všem možným názvům.

Název kanálu je vždy vrácen bez ohledu na požadované atributy instance.

Maximální délka řetězce je MQ\_CHANNEL\_NAME\_LENGTH.



## Nepovinné parametry

### **ChannelDisposition (MQCFIN)**

Dispozice kanálu (identifikátor parametru: MQIACH\_CHANNEL\_DISP). Tento parametr se vztahuje pouze k produktu z/OS.

Určuje dispozice kanálů, pro které mají být informace vráceny. Hodnota může být některá z následujících:

#### **MQCHLD\_ALL**

Vrací požadované informace o stavu pro soukromé kanály.

V prostředí sdílené fronty, ve kterém je příkaz spouštěn ve správci front, kde byl zadán, nebo pokud má parametr *ChannelInstanceType* hodnotu MQOT\_CURRENT\_CHANNEL, tato volba také zobrazí informace o požadovaném stavu pro sdílené kanály.

#### **MQCHLD\_PRIVATE**

Vrací požadované informace o stavu pro soukromé kanály.

#### **MQCHLD\_SHARED**

Vrací informace o stavu pro sdílené kanály.

Stavové informace, které jsou vráceny pro různé kombinace *ChannelDisposition*, *CommandScope* a typu stavu, jsou shrnuty v [Tabulka 88 na stránce 1561](#), [Tabulka 89 na stránce 1561a](#) [Tabulka 90 na stránce 1562](#).

*Tabulka 88. ChannelDisposition a CommandScope pro zjišťování stavu kanálu, aktuální*

<b>ChannelDisposition</b>	<b>CommandScope prázdný nebo lokální správce front</b>	<b>CommandScope (qmgr-name)</b>	<b>CommandScope (*)</b>
MQCHLD_PRIVATE	Běžný a aktuální stav pro aktuální soukromé kanály v lokálním správci front	Běžný a aktuální stav pro aktuální soukromé kanály v pojmenovaném správci front	Běžný a aktuální stav pro aktuální soukromé kanály na všech správcích front
MQCHLD_SHARED	Běžný a aktuální stav pro aktuální sdílené kanály v lokálním správci front	Běžný a aktuální stav pro aktuální sdílené kanály v pojmenovaném správci front	Běžný a aktuální stav pro aktuální sdílené kanály na všech správcích front
MQCHLD_ALL	Běžný a aktuální stav pro aktuální soukromé a sdílené kanály v lokálním správci front	Běžný a aktuální stav pro aktuální soukromé a sdílené kanály v pojmenovaném správci front	Běžný a aktuální stav pro aktuální soukromé a sdílené kanály ve všech aktivních správcích front

*Tabulka 89. ChannelDisposition a CommandScope pro zjišťování stavu kanálu, krátké*

<b>ChannelDisposition</b>	<b>CommandScope prázdný nebo lokální správce front</b>	<b>CommandScope (qmgr-name)</b>	<b>CommandScope (*)</b>
MQCHLD_PRIVATE	<i>ChannelStatus</i> a krátký stav aktuálních soukromých kanálů v lokálním správci front	<i>ChannelStatus</i> a krátký stav pro aktuální soukromé kanály v pojmenovaném správci front	<i>ChannelStatus</i> a krátký stav aktuálních soukromých kanálů ve všech aktivních správcích front
MQCHLD_SHARED	<i>ChannelStatus</i> a krátký stav pro aktuální sdílené kanály u všech aktivních správců front ve skupině sdílení front	Nepovoleno	Nepovoleno

Tabulka 89. ChannelDisposition a CommandScope pro zjišťování stavu kanálu, krátké (pokračování)			
ChannelDisposition	CommandScope prázdný nebo lokální správce front	CommandScope (qmgr-name)	CommandScope (*)
MQCHLD_ALL	ChannelStatus a krátký stav aktuálních soukromých kanálů v lokálním správci front a aktuálních sdílených kanálech ve skupině sdílení front ( "1" na stránce 1562 )	ChannelStatus a krátký stav pro aktuální soukromé kanály v pojmenovaném správci front	ChannelStatus a krátký stav pro aktuální soukromé a sdílené kanály ve všech aktivních správcích front ve skupině sdílení front ( "1" na stránce 1562 )

**Poznámka:**

1. V tomto případě získáte dvě samostatné sady odpovědí na příkaz ve správci front, ve kterém byl zadán; jeden pro MQCHLD\_PRIVATE a jeden pro MQCHLD\_SHARED.

Tabulka 90. ChannelDisposition a CommandScope pro zjišťování stavu kanálu, uložené			
ChannelDisposition	CommandScope prázdný nebo lokální správce front	CommandScope (qmgr-name)	CommandScope (*)
MQCHLD_PRIVATE	Společný stav pro uložené soukromé kanály v lokálním správci front	Společný stav pro uložené soukromé kanály v pojmenovaném správci front	Společný stav pro uložené soukromé kanály ve všech aktivních správcích front
MQCHLD_SHARED	Běžný stav uložených sdílených kanálů ve všech aktivních správcích front ve skupině sdílení front	Nepovoleno	Nepovoleno
MQCHLD_ALL	Společný stav pro uložené soukromé kanály v lokálním správci front a uložené sdílené kanály ve skupině sdílení front	Společný stav pro uložené soukromé kanály v pojmenovaném správci front	Společný stav pro uložený soukromý a sdílený kanál, kanály pro všechny aktivní správce front ve skupině sdílení front

Tento parametr nelze použít jako klíčové slovo filtru.

**ChannelInstanceAttrs (MQCFIL)**

Atributy instance kanálu (identifikátor parametru: MQIACH\_CHANNEL\_INSTANCE\_ATTRS).

Parametr ChannelInstanceAttrs pojmenovává seznam atributů, které mají být vráceny. Tento parametr neposkytuje žádný způsob výběru, založený na hodnotě položek v tomto seznamu atributů.

Je-li požadována stavová informace, která není důležitá pro daný typ kanálu, nejedná se o chybu. Podobně není chyba požadovat informace o stavu, které lze použít pouze pro aktivní kanály pro instance uložených kanálů. V obou těchto případech není v odpovědi na příslušné informace vrácena žádná struktura.

U uložené instance kanálu mají atributy MQCACH\_CURRENT\_LUWID, MQIACH\_CURRENT\_MSGS a MQIACH\_CURRENT\_SEQ\_NUMBER smysluplné informace pouze v případě, že je instance kanálu nejistá. Nicméně hodnoty atributů jsou stále vráceny, jsou-li požadovány, a to i v případě, že instance kanálu není nejistá.

Seznam atributů může uvádět následující hodnotu samostatně:

**MQIACF\_ALL**

Všechny atributy.

MQIACF\_ALL je výchozí hodnota použitá v případě, že parametr není zadán nebo může obsahovat kombinaci následujících hodnot:

- Relevantní pro obecný stav:

Následující informace platí pro všechny sady stavu kanálu bez ohledu na to, zda je sada aktuální.

**NÁZEV\_KANÁLU\_MQCACHE\_NAME**

Název kanálu.

**NÁZEV\_PŘIPOJENÍ\_MQCACH\_CONNECTION\_NAME**

Název připojení.

**MQCACHE\_AKTUÁLNÍ\_IDENTIFIKÁTOR-LUW**

Identifikátor logické jednotky práce pro aktuální dávku.

**MQCACH\_LAST\_LUWID**

Identifikátor logické pracovní jednotky pro poslední potvrzenou dávku.

**MQCACH\_XMIT\_Q\_NÁZEV**

Název přenosové fronty.

**TYP\_INSTANCE\_KANÁLU\_MQIACH\_CHANNEL\_TYPE**

Typ instance kanálu.

**TYP\_KANÁLY\_MQIACH\_TYPE**

Typ kanálu.

**AKTUÁLNÍ\_ZPRÁVY\_MQIACH\_CURRENT\_MSGS**

Počet zpráv odeslaných nebo přijatých v aktuální dávce.

**ČÍSLO\_AKTUÁLNÍ\_POŘ.ČÍČ\_x**

Pořadové číslo poslední odeslané nebo přijaté zprávy.

**MQIACH\_INDOUBT\_STATUS, STAV**

Údaj o tom, zda se kanál aktuálně nachází v nejistém stavu

**HODNOTA\_MQIACH\_LAST\_SEQ\_NUMBER**

Pořadové číslo poslední zprávy v poslední potvrzené dávce.

MQCACH\_CURRENT\_LUWID, MQCACH\_LAST\_LUWID, MQIACH\_CURRENT\_MSG\_NUMBER, MQIACH\_CURRENT\_STATUS a MQIACH\_LAST\_SEQ\_NUMBER se nevztahují na kanály připojení serveru a žádné hodnoty nejsou vráceny. Jsou-li zadány v příkazu, budou ignorovány.

- Relevantní pro aktuální stav:

Následující informace platí pouze pro aktuální instance kanálu. Informace se vztahují na všechny typy kanálů, není-li uvedeno jinak.

**MQCA\_Q\_MGR\_NAME**

Název správce front, který vlastní instanci kanálu. Tento parametr je platný pouze pro z/OS.

**MQCA\_REMOTE\_Q\_MGR\_NAME**

Název správce front nebo název skupiny sdílení front vzdáleného systému. Název vzdáleného správce front je vždy vrácen bez ohledu na požadované atributy instance.

**POČÁTEČNÍ\_DATUM\_ZAHÁJENÍ\_MQCACH\_CHANNELY**

Datový kanál byl spuštěn.

**DOBA\_POČÁTKU\_MQCACH\_CHANNEL\_START\_TIME**

Byl spuštěn časový kanál.

**MQCACH\_LAST\_MSG\_DATE**

Datum odeslání poslední zprávy nebo zpracování volání MQI.

**ČAS\_MQCACH\_LAST\_MSG\_TIME**

Čas odeslání poslední zprávy nebo zpracování volání MQI.

**LOKÁLNÍ\_ADRESA\_MQCACHE\_LOCAL\_ADDRESS**

Lokální komunikační adresa pro kanál.

**NÁZEV\_ÚLOHY\_MQCACH\_MCA\_JOB\_NAME**

Název úlohy MCA.

Tento parametr není platný v systému z/OS.

Parametr MQCACH\_MCA\_JOB\_NAME nelze použít jako parametr k filtrování.

#### **MQCACH\_MCA\_USER\_ID**

Jméno uživatele používané modulem MCA.

#### **MQCACH\_REMOTE\_APPL\_TAG**

Název aplikace vzdáleného partnera. MQCACH\_REMOTE\_APPL\_TAG je název klientské aplikace na vzdáleném konci kanálu. Tento parametr se vztahuje pouze na kanály připojení serveru.

#### **MQCACH\_VZDÁLENÝ\_PRODUKT**

Identifikátor produktu vzdáleného partnera. Toto je identifikátor produktu IBM MQ, který je spuštěn na vzdálené straně kanálu.

#### **MQCACH\_REMOTE\_VERSION**

Verze vzdáleného partnera. Jedná se o verzi kódu IBM MQ spuštěnou na vzdáleném konci kanálu.

#### **MQCACH\_SSL\_SHORT\_PEER\_NAME**

Krátký název partnera zabezpečení SSL.

#### **MQCACH\_SSL\_CERT\_ISSUER\_NAME**

Úplný rozlišující název vydavatele vzdáleného certifikátu.

#### **z/OS MQCACH\_SSL\_CERT\_ID\_UŽIVATELE**

ID uživatele přidružené ke vzdálenému certifikátu; platné pouze pro z/OS .

#### **V 8.0.0.4 KOŘENOVÝ\_ADRESÁŘ\_TÉMATA\_MQCAHT\_**

Kořen tématu pro kanál AMQP.

#### **MQIA\_MONITORING\_CHANNEL**

Úroveň shromažďování dat monitorování.

#### **z/OS MQIA\_STATISTICS\_CHANNEL**

Úroveň shromažďování statistických dat; platí pouze pro z/OS .

#### **MQIAKF\_MONITORING**

Všechny atributy monitorování stavu kanálu. Tyto atributy jsou:

##### **MQIA\_MONITORING\_CHANNEL**

Úroveň shromažďování dat monitorování.

##### **MQIACH\_BATCH\_SIZE\_INDICATOR**

Velikost dávky.

##### **RYCHLOST MQIACH\_COMPRESSION\_RATE**

Dosažená míra komprese zaokrouhlená na nejbližší celou procentní hodnotu.

##### **MQIACH\_COMPRESSION\_TIME**

Množství času na zprávu, zobrazené v mikrosekundách, strávené během komprese nebo dekomprese.

##### **UKAZATEL MQIACH\_EXIT\_TIME\_INDICATOR**

Čas ukončení.

##### **UKAZATEL MQIACH\_NETWORK\_TIME\_INDICATOR**

Čas sítě.

##### **MQIACH\_XMITQ\_MSGS\_AVAILABLE**

Počet zpráv dostupných pro kanál v přenosové frontě.

##### **UKAZATEL MQIACH\_XMITQ\_TIME\_INDICATOR**

Čas na přenosové frontě.

Jako parametr pro filtrování nelze použít funkci MQIACF\_MONITORING.

#### **MQIACH\_BATCH\_SIZE\_INDICATOR**

Velikost dávky.

Parametr MQIACH\_BATCH\_SIZE\_INDICATOR nelze použít jako parametr k filtrování.

**MQIACH\_BATS**

Počet dokončených dávek.

**MQIACH\_BUFFERS\_RCVD**

Počet přijatých vyrovnávacích pamětí.

**MQIACH\_BUFFERS\_SENT**

Počet odeslaných vyrovnávacích pamětí.

**MQIACH\_BYTES\_RCVD**

Počet přijatých bajtů.

**MQIACH\_BYTES\_SENT**

Počet odeslaných bajtů.

**PODSTAV MQIACH\_CHANNEL\_SUBSTATE**

Podstav kanálu.

**RYCHLOST MQIACH\_COMPRESSION\_RATE**

Dosažená míra komprese zaokrouhlená na nejbližší celou procentní hodnotu.

Jako parametr pro filtrování nelze použít funkci MQIACH\_COMPRESSION\_RATE.

**MQIACH\_COMPRESSION\_TIME**

Množství času na zprávu, zobrazené v mikrosekundách, strávené během komprese nebo dekomprese.

Parametr MQIACH\_COMPRESSION\_TIME nelze použít jako parametr k filtrování.

**MQIACH\_CURRENT\_SHARING\_CONVS**

Požaduje informace o aktuálním počtu konverzací na této instanci kanálu.

Tento atribut se používá pouze pro kanály připojení serveru TCP/IP.

**UKAZATEL MQIACH\_EXIT\_TIME\_INDICATOR**

Čas ukončení.

Parametr MQIACH\_EXIT\_TIME\_INDICATOR nelze použít jako parametr k filtrování.

**MQIACH\_HDR\_COMPRESSION**

Technika použitá ke kompresi dat záhlaví odeslaných kanálem.

**MQIACH\_KEEP\_ALIVE\_INTERVAL**

Interval KeepAlive , který se používá pro tuto relaci. Tento parametr je významný pouze pro z/OS.

**MQIACH\_LONG\_RETRIES\_LEFT**

Zbývající počet pokusů o dlouhá opakování.

**MQIACH\_MAX\_MSG\_LENGTH**

Maximální délka zprávy. Hodnota MQIACH\_MAX\_MSG\_LENGTH je platná pouze pro z/OS.

**MQIACH\_MAX\_SHARING\_CONVS**

Požaduje informace o maximálním počtu konverzací na této instanci kanálu.

Tento atribut se používá pouze pro kanály připojení serveru TCP/IP.

**STAV MQIACH\_MCA\_STATUS**

Stav MCA.

Parametr MQIACH\_MCA\_STATUS nelze použít jako parametr k filtrování.

**KOMPRESI MQIACH\_MSG\_COMPRESSION**

Technika použitá ke kompresi dat zprávy odeslaných kanálem.

**MQIACH\_MSGS**

Počet odeslaných nebo přijatých zpráv nebo počet zpracovaných volání MQI.

**UKAZATEL MQIACH\_NETWORK\_TIME\_INDICATOR**

Čas sítě.

Parametr MQIACH\_NETWORK\_TIME\_INDICATOR nelze použít jako parametr, podle kterého chcete filtrovat.

#### **MQIACH\_SECURITY\_PROTOCOL**

Protokol zabezpečení se aktuálně používá.

Tento parametr se nevztahuje na kanály připojení klienta.

Tento parametr se nevztahuje na z/OS.

#### **MQIACH\_SHORT\_RETRIES\_LEFT**

Zbývající počet pokusů o krátká opakování.

#### **POČET RESETŮ MQIACH\_SSL\_KEY\_**

Počet úspěšných resetování klíčů SSL.

#### **MQIACH\_SSL\_RESET\_DATE**

Datum posledního úspěšného obnovení tajného klíče zabezpečení SSL.

#### **PARAMETR MQIACH\_SSL\_RESET\_TIME**

Čas předchozího úspěšného obnovení tajného klíče zabezpečení SSL.

#### **MQIACH\_STOP\_REQUESTED**

Zda byl přijat požadavek na zastavení uživatele.

#### **MQIACH\_XMITQ\_MSGS\_AVAILABLE**

Počet zpráv dostupných pro kanál v přenosové frontě.

#### **UKAZATEL MQIACH\_XMITQ\_TIME\_INDICATOR**

Čas na přenosové frontě.

Parametr MQIACH\_XMITQ\_TIME\_INDICATOR nelze použít jako parametr k filtrování.

Následující hodnota je podporována na všech platformách:

#### **VELIKOST DÁVKY MQIACH\_BATCH\_SIZE**

Velikost dávky.

Na všech platformách je podporována následující hodnota :

#### **MQIACH\_HB\_INTERVAL**

Interval prezenčního signálu (sekundy).

#### **MQIACH\_NPM\_SPEED**

Rychlost přechodných zpráv.

Následující atributy se nevztahují na kanály připojení serveru a nejsou vráceny žádné hodnoty. Jsou-li zadány na příkazu, budou ignorovány:

- MQIACH\_BATCH\_SIZE\_INDICATOR
- VELIKOST DÁVKY MQIACH\_BATCH\_SIZE
- MQIACH\_BATS
- MQIACH\_LONG\_RETRIES\_LEFT
- MQIACH\_NETWORK\_TIME
- MQIACH\_NPM\_SPEED
- MQCA\_REMOTE\_Q\_MGR\_NAME
- MQIACH\_SHORT\_RETRIES\_LEFT
- MQIACH\_XMITQ\_MSGS\_AVAILABLE
- UKAZATEL MQIACH\_XMITQ\_TIME\_INDICATOR

Následující atributy platí pouze pro kanály připojení serveru. Je-li tento atribut zadán v příkazu pro jiné typy kanálu, je tento atribut ignorován a není vrácena žádná hodnota:

- MQIACH\_CURRENT\_SHARING\_CONVS
- MQIACH\_MAX\_SHARING\_CONVS

- ▶ **z/OS** Relevantní pro krátký stav:

Následující parametry se vztahují na aktuální kanály v systému z/OS:

#### **NÁZEV MQCACHE\_Q\_MGR\_NAME**

Název správce front, který vlastní instanci kanálu.

#### **ChannelInstanceType (MQCFIN)**

Typ instance kanálu (identifikátor parametru: MQIACH\_CHANNEL\_INSTANCE\_TYPE).

Je vždy vrácen bez ohledu na požadované atributy instance kanálu.

Hodnota může být následující:

#### **MQOT\_AKTUÁLNÍ\_KANÁL**

Stav kanálu.

Funkce MQOT\_CURRENT\_CHANNEL je výchozí hodnotou a označuje, že mají být vráceny pouze informace o aktuálním stavu pro aktivní kanály.

Informace o běžném stavu a aktivní informace o stavu lze požadovat pro aktuální kanály.

#### **MQOT\_ULOŽENÝ\_KANÁL**

Stav uloženého kanálu.

Uveďte MQOT\_SAVED\_CHANNEL, chcete-li uložit uložené informace o stavu pro aktivní a neaktivní kanály, které mají být vráceny.

Vráceny mohou být pouze obecné informace o stavu. Informace o stavu Active-only se nevrátí pro aktivní kanály, je-li toto klíčové slovo uvedeno.

#### ▶ **z/OS** **MQOT\_SHORT\_CHANNEL**

Krátký stav kanálu (platí pouze pro z/OS).

Zadejte MQOT\_SHORT\_CHANNEL, chcete-li vrátit informace o krátkém stavu pro aktuální kanály, které mají být vráceny.

Pokud je toto klíčové slovo uvedeno, nevrátí se pro aktuální kanály další běžné informace o stavu a aktuální informace o stavu.

Parametr MQIACH\_CHANNEL\_INSTANCE\_TYPE nelze použít jako parametr k filtrování.

#### ▶ **z/OS**

#### **CommandScope (MQCFST)**

Rozsah příkazu (identifikátor parametru: MQCACF\_COMMAND\_SCOPE). Tento parametr se vztahuje pouze k produktu z/OS.

Uvádí, jak se příkaz provádí, když je správce front členem skupiny sdílení front. Můžete uvést jednu z následujících možností:

- prázdné (nebo vynechte parametr úplně). Příkaz bude proveden ve správci front, v němž byl zadán.
- Název správce front. Příkaz se provede ve vámi specifikujete správce front a bude aktivní v rámci skupiny sdílení front. Uvedete-li jiné jméno správce front než správce front, do kterého jste zadali správce front, musíte používat prostředí skupiny sdílení front a musí být povolen příkazový server.
- Hvězdička (\*). Příkaz se provádí na lokálním správci front a je také předán každému aktivnímu správci front ve skupině sdílení front.

Maximální délka je MQ\_QSG\_NAME\_LENGTH.

*CommandScope* nelze použít jako parametr k filtrování.

#### **ConnectionName (MQCFST)**

Název připojení (identifikátor parametru: MQCACH\_CONNECTION\_NAME).

Je-li tento parametr přítomen, jsou vhodné instance kanálu omezeny na ty, které používají tento název připojení. Nejsou-li zadány, nejsou vhodné instance kanálu omezeny tímto způsobem.

Název připojení je vždy vrácen bez ohledu na požadované atributy instance.

Hodnota vrácená pro *ConnectionName* nemusí být stejná jako hodnota v definici kanálu a může se lišit mezi aktuálním stavem kanálu a stavem uloženého kanálu. (Použití *ConnectionName* pro omezení počtu sad stavů se proto nedoporučuje.)

Například při použití protokolu TCP, pokud *ConnectionName* v definici kanálu:

- Je prázdný nebo je ve formátu *název hostitele* , hodnota stavu kanálu má vyřešenou adresu IP.
- Zahrne číslo portu, aktuální hodnota stavu kanálu zahrnuje číslo portu (kromě z/OS ), ale hodnota stavu uloženého kanálu nikoli.

Maximální délka řetězce je MQ\_CONN\_NAME\_LENGTH.

### **IntegerFilterCommand (MQCFIF)**

Deskriptor příkazu filtru celých čísel. Identifikátor parametru musí být libovolný celočíselný parametr, který je povolen v *ChannelInstanceAttrs* kromě MQIACF\_ALL a ostatních, jak je uvedeno. Tento parametr slouží k omezení výstupu z příkazu určením podmínky filtru. Informace o použití této podmínky filtru viz [“MQCFIF-parametr filtru celých čísel PCF” na stránce 1838](#) .

Pokud uvedete filtr celého čísla, nemůžete také uvést řetězcový filtr pomocí parametru *StringFilterCommand* .

### **StringFilterCommand (MQCFSF)**

Deskriptor příkazu filtru řetězce. Identifikátor parametru musí být libovolný parametr typu řetězec povolený v *ChannelInstanceAttrs* s výjimkou hodnoty MQCACH\_CHANNEL\_NAME a dalších, jak je uvedeno. Tento parametr slouží k omezení výstupu z příkazu určením podmínky filtru. Informace o použití této podmínky filtru viz [“MQCFSF-parametr filtru řetězce PCF” na stránce 1845](#) .

Uvedete-li řetězcový filtr pro *ConnectionName* nebo *XmitQName* , nemůžete také zadat argument *ConnectionName* nebo *XmitQName* .

Pokud uvedete filtr řetězce, nemůžete také zadat celočíselný filtr pomocí parametru *IntegerFilterCommand* .

### **XmitQName (MQCFST)**

Název přenosové fronty (identifikátor parametru: MQCACH\_XMIT\_Q\_NAME).

Je-li tento parametr přítomen, jsou vhodné instance kanálu omezeny na ty, které používají tuto přenosovou frontu. Nejsou-li zadány, nejsou vhodné instance kanálu omezeny tímto způsobem.

Název přenosové fronty je vždy vrácen bez ohledu na požadované atributy instance.

Maximální délka řetězce je MQ\_Q\_NAME\_LENGTH.

## **Kód chyby**

Tento příkaz může vracet následující kód chyby v záhlaví formátu odezvy, kromě hodnot zobrazených v [“Kódy chyb použitelné pro všechny příkazy” na stránce 1329](#).

### **Reason (MQLONG)**

Hodnota může být některá z následujících:

#### **CHYBA MQRCCF\_CHANNEL\_NAME\_ERROR**

Chyba názvu kanálu.

#### **MQRCCF\_CHANNEL\_NOT\_FOUND**

Kanál nebyl nalezen.

#### **CHYBA MQRCCF\_CHL\_INST\_TYPE\_ERROR**

Typ instance kanálu není platný.

#### **MQRCCF\_CHL\_STATUS\_NOT\_FOUND**

Stav kanálu nebyl zjištěn.

#### **CHYBA MQRCCF\_XMIT\_Q\_NAME\_ERROR**

Chyba názvu přenosové fronty.



## Zjistit stav kanálu (AMQP)

Příkaz Inquire Channel Status (MQCMD\_INQUIRE\_CHANNEL\_STATUS) (AMQP) se zvětsí o stavu jedné nebo více instancí kanálu AMQP.

Je třeba zadat název kanálu, pro který chcete zjistit informace o stavu. Tento název může být specifický název kanálu nebo generický název kanálu. Pomocí generického názvu kanálu můžete zjistit jednu z následujících možností:

- stavová informace pro všechny kanály nebo
- informace o stavu pro jeden nebo více kanálů, které se shodují s uvedeným názvem.

Není-li parametr **ClientIdentifier** zadán, je výstupem příkazu **Inquire Channel Status** souhrn stavů všech klientů připojených k kanálu. Pro každý kanál je vrácena jedna zpráva odpovědi PCF.

Je-li zadán argument **ClientIdentifier**, jsou pro každé připojení klienta vráceny samostatné zprávy odpovědi PCF. Parametr **ClientIdentifier** může být zástupný znak, ve kterém je vrácen stav všech klientů, kteří odpovídají řetězci **ClientIdentifier**.

## Povinné parametry

### **ChannelName (MQCFST)**

Název kanálu (identifikátor parametru: MQCACH\_CHANNEL\_NAME).

Jsou podporovány generické názvy kanálů. Generický název je řetězec znaků následovaný hvězdičkou (\*), například ABC\*, a vybírá všechny objekty, které mají názvy začínající vybraným znakovým řetězcem. Hvězdička ve vlastním seznamu odpovídá všem možným názvům.

Název kanálu je vždy vrácen bez ohledu na požadované atributy instance.

Maximální délka řetězce je MQ\_CHANNEL\_NAME\_LENGTH.

### **ChannelType (MQCFIN)**

Typ kanálu (identifikátor parametru: MQIACH\_CHANNEL\_TYPE).

Hodnota musí být:

**MQCHT\_AMQP**  
AMQP

## Nepovinné parametry

### **ChannelInstanceAttrs (MQCFIL)**

Atributy instance kanálu (identifikátor parametru: MQIACH\_CHANNEL\_INSTANCE\_ATTRS).

Parametr **ChannelInstanceAttrs** pojmenovává seznam atributů, které mají být vráceny. Tento parametr neposkytuje žádný způsob výběru, založený na hodnotě položek v tomto seznamu atributů.

Seznam atributů může uvádět následující hodnotu samostatně:

#### **MQIACF\_ALL**

Všechny atributy.

MQIACF\_ALL je výchozí hodnota použitá v případě, že parametr není zadán nebo může obsahovat kombinaci následujících hodnot:

- Relevantní pro souhrnný stav, použije se, když nezadáte argument **ClientIdentifier**.

Platí následující informace:

#### **NÁZEV\_KANÁLU\_MQCACHE\_NAME**

Název kanálu

#### **TYP\_KANÁLU\_MQIACH\_TYPE**

Typ kanálu

#### **CQIACF\_CONNECTION\_COUNT**

Počet připojení popsanych v souhrnu

**STAV MQIACH\_CHANNEL\_STATUS**

Aktuální stav klienta

- Relevantní pro režim podrobností klienta, použije se, když zadáte parametr **ClientIdentifier**.

Platí následující informace:

**NÁZEV\_KANÁLU\_MQCACHE\_NAME**

Název kanálu

**STAV MQIACH\_CHANNEL\_STATUS**

Aktuální stav klienta

**TYP\_KANÁLY\_MQIACH\_TYPE**

Typ kanálu

**NÁZEV\_PŘIPOJENÍ\_MQCACH\_CONNECTION\_NAME**

Název vzdáleného připojení (adresa IP)

**MQIACH\_AMQP\_KEEPALI\_ALIVE**

Interval udržení aktivity klienta

**MQCACH\_MCA\_USER\_ID**

ID uživatele agenta oznamovacího kanálu

**MQIACH\_MSGS\_SENT**

Počet zpráv odeslaných klientem od posledního připojení

**MQIACH\_MSGS\_RECEIVED nebo MQIACH\_MSGS\_RCVD**

Počet zpráv přijatých klientem od posledního připojení

**MQCACH\_LAST\_MSG\_DATE**

Datum, kdy byla obdržena nebo odeslána poslední zpráva

**ČAS MQCACH\_LAST\_MSG\_TIME**

Čas, kdy byla přijata nebo odeslána poslední zpráva

**POČÁTEČNÍ\_DATUM\_ZAHÁJENÍ MQCACH\_CHANNELY**

Datum spuštění kanálu

**DOBA POČÁTKU MQCACH\_CHANNEL\_START\_TIME**

Čas spuštění kanálu

**ClientIdentifier (MQCFST)**

Identifikátor ClientId klienta (identifikátor parametru: MQCACH\_CLIENT\_ID).

Maximální délka řetězce je MQ\_CLIENT\_ID\_LENGTH.

**Režim souhrnu**Pokud nezadáte argument **ClientIdentifier**, budou vrácena následující pole:**NÁZEV\_KANÁLU\_MQCACHE\_NAME**

Název kanálu.

**TYP\_KANÁLY\_MQIACH\_TYPE**

Typ kanálu AMQP.

**CQIACF\_CONNECTION\_COUNT**

Počet připojení popsaných v souhrnu.

**STAV MQIACH\_CHANNEL\_STATUS**

Aktuální stav klienta.

**Režim podrobností klienta**Pokud zadáte argument **ClientIdentifier**, budou vrácena následující pole:**STAV MQIACH\_CHANNEL\_STATUS**

Aktuální stav klienta.

**NÁZEV PŘIPOJENÍ MQCACH\_CONNECTION\_NAME**

Název vzdáleného připojení, tj. adresu IP.

**MQIACH\_AMQP\_KEEPALI\_ALIVE**

Interval udržení aktivity klienta.

**MQCACH\_MCA\_USER\_ID**

ID uživatele agenta kanálu zpráv.

**MQIACH\_MSGS\_SENT**

Počet zpráv odeslaných klientem od posledního připojení.

**MQIACH\_MSGS\_RECEIVED nebo MQIACH\_MSGS\_RCVD**

Počet zpráv přijatých klientem od posledního připojení.

**MQCACH\_LAST\_MSG\_DATE**

Datum, kdy byla obdržena nebo odeslána poslední zpráva.

**ČAS MQCACH\_LAST\_MSG\_TIME**

Čas, kdy byla obdržena nebo odeslána poslední zpráva.

**POČÁTEČNÍ DATUM ZAHÁJENÍ MQCACH\_CHANNELY**

Datum spuštění kanálu.

**DOBA POČÁTKU MQCACH\_CHANNEL\_START\_TIME**

Byl spuštěn časový kanál.

**PROTOKOL MQIACH\_PROTOCOL**

Protokol AMQP podporovaný tímto kanálem.

**Kód chyby**

Tento příkaz může vracet následující kód chyby v záhlaví formátu odezvy, kromě hodnot zobrazených v [“Kódy chyb použitelné pro všechny příkazy”](#) na stránce 1329.

**Reason (MQLONG)**

Hodnota může být některá z následujících:

**CHYBA MQRCCF\_CHANNEL\_NAME\_ERROR**

Chyba názvu kanálu.

**MQRCCF\_CHANNEL\_NOT\_FOUND**

Kanál nebyl nalezen.

**CHYBA MQRCCF\_CHL\_INST\_TYPE\_ERROR**

Typ instance kanálu není platný.

**MQRCCF\_CHL\_STATUS\_NOT\_FOUND**

Stav kanálu nebyl zjištěn.

**CHYBA MQRCCF\_XMIT\_Q\_NAME\_ERROR**

Chyba názvu přenosové fronty.

**Zjistit stav kanálu (MQTT)**

Příkaz Inquire Channel Status (MQCMD\_INQUIRE\_CHANNEL\_STATUS) (MQTT) se zklidní o stavu jedné nebo více instancí kanálu telemetrie.

Je třeba zadat název kanálu, pro který chcete zjistit informace o stavu. Tento název může být specifický název kanálu nebo generický název kanálu. Pomocí generického názvu kanálu můžete zjistit jednu z následujících možností:

- stavová informace pro všechny kanály nebo
- informace o stavu pro jeden nebo více kanálů, které se shodují s uvedeným názvem.

**Poznámka:** Příkaz **Inquire Channel Status** pro IBM MQ Telemetry má potenciál vrátit mnohem větší počet odpovědí, než kdyby byl příkaz spuštěn pro kanál IBM MQ. Z tohoto důvodu server IBM MQ Telemetry nevrátí více odezvy, než se vejde do fronty odpovědí. Počet odpovědí je omezen na hodnotu parametru `MAXDEPTH` fronty `SYSTEM.MQSC.REPLY.QUEUE`. Je-li příkaz IBM MQ Telemetry zkrácen

serverem IBM MQ Telemetry , zobrazí se zpráva [AMQ8492](#) a uvádí, kolik odpovědí je vráceno na základě velikosti `MAXDEPTH`.

Není-li parametr **ClientIdentifier** zadán, je výstupem příkazu **Inquire Channel Status** souhrn stavů všech klientů připojených k kanálu. Pro každý kanál je vrácena jedna zpráva odpovědi PCF.

Je-li zadán argument **ClientIdentifier** , jsou pro každé připojení klienta vraceny samostatné zprávy odpovědi PCF. Parametr **ClientIdentifier** může být zástupný znak, ve kterém je vrácen stav všech klientů, které odpovídají řetězci **ClientIdentifier** (v rámci limitů **MaxResponses** a **ResponseRestartPoint** , pokud jsou nastaveny).

## Povinné parametry

### **ChannelName (MQCFST)**

Název kanálu (identifikátor parametru: `MQCACH_CHANNEL_NAME`).

Jsou podporovány generické názvy kanálů. Generický název je řetězec znaků následovaný hvězdičkou (\*), například `ABC*`, a vybírá všechny objekty, které mají názvy začínající vybraným znakovým řetězcem. Hvězdička ve vlastním seznamu odpovídá všem možným názvům.

Tento parametr je povolen pouze v případě, že je parametr **ResponseType** nastaven na hodnotu `MQRESP_TOTAL`.

Název kanálu je vždy vrácen bez ohledu na požadované atributy instance.

Maximální délka řetězce je `MQ_CHANNEL_NAME_LENGTH`.

### **ChannelType (MQCFIN)**

Typ kanálu (identifikátor parametru: `MQIACH_CHANNEL_TYPE`).

Hodnota musí být:

**MQCHT\_MQTT .**

Telemetrie.

## Nepovinné parametry

### **ClientIdentifier (MQCFST)**

Identifikátor ClientId klienta (identifikátor parametru: `MQCACH_CLIENT_ID`).

### **MaxResponses (MQCFIN)**

Maximální počet klientů k vrácení stavu pro (identifikátor parametru: `MQIA_MAX_RESPONSES`).

Tento parametr je povolen pouze v případě, že je zadán parametr **ClientIdentifier** .

### **ResponseRestartPoint (MQCFIN)**

První klient pro návrat stavu pro (identifikátor parametru: `MQIA_RESPONSE_RESTART_POINT`).

Kombinace tohoto parametru s hodnotou **MaxResponses** umožňuje zadat rozsah klientů.

Tento parametr je povolen pouze v případě, že je zadán parametr **ClientIdentifier** .

## Režim podrobností klienta

### **STATUS**

Aktuální stav klienta (identifikátor parametru: `MQIACH_CHANNEL_STATUS`).

### **CONNAME**

Název vzdáleného připojení (adresa IP) (identifikátor parametru: `MQCACH_CONNECTION_NAME`).

### **KAINTE**

Interval udržení aktivity klienta (identifikátor parametru: `MQIACH_KEEP_ALIVE_INTERVAL`).

### **MCANAME**

Název agenta kanálu zpráv (identifikátor parametru: `MQCACH_MCA_USER_ID`).

## MSGSENT

Počet zpráv odeslaných klientem od posledního připojení (identifikátor parametru: MQIACH\_MSGS\_SENT).

## MSGRCVD

Počet zpráv přijatých klientem od posledního připojení (identifikátor parametru: MQIACH\_MSGS\_RECEIVED/MQIACH\_MSGS\_RCVD).

## INDOUBTININ

Počet sporných příchozích zpráv do klienta (identifikátor parametru: MQIACH\_IN\_DOUBT\_IN).

## INDOUBTOUT

Počet sporných odchozích zpráv do klienta (identifikátor parametru: MQIACH\_IN\_DOUBT\_OUT).

## NEVYŘÍZENÝ

Počet odchozích nevyřízených zpráv (identifikátor parametru: MQIACH\_PENDING\_OUT).

## LMSGDATE

Datum přijetí nebo odeslání poslední zprávy (identifikátor parametru: MQCACH\_LAST\_MSG\_DATE).

## LMSGTIME

Čas přijetí nebo odeslání poslední zprávy (identifikátor parametru: MQCACH\_LAST\_MSG\_TIME).

## CHLSDATE

Byl spuštěn datový kanál (identifikátor parametru: MQCACH\_CHANNEL\_START\_DATE).

## CHLSTIME

Byl spuštěn časový kanál (identifikátor parametru: MQCACH\_CHANNEL\_START\_TIME).

## Kód chyby

Tento příkaz může vrátet následující kód chyby v záhlaví formátu odezvy, kromě hodnot zobrazených v [“Kódy chyb použitelné pro všechny příkazy”](#) na stránce 1329.

### Reason (MQLONG)

Hodnota může být některá z následujících:

#### CHYBA MQRCCF\_CHANNEL\_NAME\_ERROR

Chyba názvu kanálu.

#### MQRCCF\_CHANNEL\_NOT\_FOUND

Kanál nebyl nalezen.

#### CHYBA MQRCCF\_CHL\_INST\_TYPE\_ERROR

Typ instance kanálu není platný.

#### MQRCCF\_CHL\_STATUS\_NOT\_FOUND

Stav kanálu nebyl zjištěn.

#### CHYBA MQRCCF\_XMIT\_Q\_NAME\_ERROR


Chyba názvu přenosové fronty.

## Zjišťovat stav kanálu (odezva)

Odpověď na příkaz Stav kanálu zjišťování kanálu (MQCMD\_INQUIRE\_CHANNEL\_STATUS) se skládá z hlavičky odpovědi následovaného několika strukturami.


HP Integrity NonStop Server	IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
✓	✓	✓	✓	✓

Tyto struktury jsou

- Struktura *ChannelName*,
-  Struktura *ChannelDisposition* (pouze v systému z/OS),
- Struktura *ChannelInstanceType*


- Struktura *ChannelStatus* (s výjimkou kanálů produktu z/OS , jejichž parametr *ChannelInstanceType* má hodnotu MQOT\_SAVED\_CHANNEL).
- Struktura *ChannelType*
- Struktura *ConnectionName*
- Struktura *RemoteApplTag*
- Struktura *RemoteQMgrName*
- Struktura *StopRequested*
- Struktura *XmitQName*

kteřé jsou následovány požadovanou kombinací struktur parametrů atributu stavu. Jedna taková zpráva se vygeneruje pro každou nalezenou instanci kanálu, která odpovídá kritériím uvedeným v příkazu.

 Pokud je v systému z/OS hodnota některého z těchto parametrů vyšší než 999999999, je vrácena jako 999999999:

- *Batches*
- *BuffersReceived*
- *BuffersSent*
- *BytesReceived*
- *BytesSent*
- *CompressionTime*
- *CurrentMsgs*
- *ExitTime*
- *Msgs*
- *NetTime*
- *SSLKeyResets*
- *XQTime*

#### Vždy vráceno:

 *ChannelDisposition* , *ChannelInstanceType* , *ChannelName* , *ChannelStatus* , *ChannelType* , *ConnectionName* , *RemoteApplTag* , *RemoteQMgrName* , *StopRequested* , *SubState* , *XmitQName*

#### Vráceno:

*Batches*, *BatchSize*, *BatchSizeIndicator*, *BuffersReceived*, *BuffersSent*, *BytesReceived*, *BytesSent*, *ChannelMonitoring*, *ChannelStartDate*, *ChannelStartTime*, *ClientIdentifier*, *CompressionRate*, *CompressionTime*, *CurrentLUWID*, *CurrentMsgs*, *CurrentSequenceNumber*, *CurrentSharingConversations*, *ExitTime*, *HeaderCompression*, *HeartbeatInterval*, *InDoubtInbound*, *InDoubtStatus*, *InDoubtOutbound*, *KeepAliveInterval*, *LastLUWID*, *LastMsgDate*, *LastMsgTime*, *LastSequenceNumber*, *LocalAddress*, *LongRetriesLeft*, *MaxMsgLength*, *MaxSharingConversations*, *MCAJobName*, *MCAStatus*, *MCAUserIdentifier*, *MessageCompression*, *Msgs*, *MsgsAvailable*, *MsgsReceived*, *MsgsSent*, *NetTime*, *NonPersistentMsgSpeed*, *PendingOutbound*, *QMgrName*, *ResponseType*, *RemoteVersion*, *RemoteProduct*, *ShortRetriesLeft*, *SSLCertRemoteIssuerName*, *SSLCertUserId*, *SSLKeyResetDate*, *SSLKeyResets*, *SSLKeyResetTime*, *SSLShortPeerName*, *XQTime*

## Data odpovědi

### **Batches (MQCFIN)**

Počet dokončených dávek (identifikátor parametru: MQIACH\_BATCHES).

### **BatchSize (MQCFIN)**

Dohodnutá velikost dávky (identifikátor parametru: MQIACH\_BATCH\_SIZE).

**BatchSizeIndicator (MQCFIL)**

Indikátor počtu zpráv v dávce (identifikátor parametru: MQIACH\_BATCH\_SIZE\_INDICATOR). Vraceny jsou dvě hodnoty:

- Hodnota založená na nejnovější aktivitě během krátké doby.
- Hodnota založená na aktivitě za delší období.

Není-li k dispozici žádné měření, je vrácena hodnota MQMON\_NOT\_AVAILABLE.

**BuffersReceived (MQCFIN)**

Počet přijatých vyrovnávacích pamětí (identifikátor parametru: MQIACH\_BUFFERS\_RCVD).

**BuffersSent (MQCFIN)**

Počet odeslaných vyrovnávacích pamětí (identifikátor parametru: MQIACH\_BUFFERS\_SENT).

**BytesReceived (MQCFIN)**

Počet přijatých bajtů (identifikátor parametru: MQIACH\_BYTES\_RCVD).

**BytesSent (MQCFIN)**

Počet odeslaných bajtů (identifikátor parametru: MQIACH\_BYTES\_SENT).

**ChannelDisposition (MQCFIN)**

Dispozice kanálu (identifikátor parametru: MQIACH\_CHANNEL\_DISP). Tento parametr je platný pouze pro z/OS.

Hodnota může být některá z následujících:

**MQCHLD\_PRIVATE**

Informace o stavu pro soukromý kanál.

**MQCHLD\_SHARED**

Stavové informace pro sdílený kanál.

**SDÍLENOU MQCHLD\_FIXSHARED**

Informace o stavu pro sdílený kanál jsou vázány na konkrétního správce front.

**ChannelInstanceType (MQCFIN)**

Typ instance kanálu (identifikátor parametru: MQIACH\_CHANNEL\_INSTANCE\_TYPE).

Hodnota může být některá z následujících:

**MQOT\_AKTUÁLNÍ\_KANÁL**

Aktuální stav kanálu.

**MQOT\_ULOŽENÝ\_KANÁL**

Stav uloženého kanálu.

**MQOT\_SHORT\_CHANNEL**

Krátký stav kanálu, pouze na z/OS.

**ChannelMonitoring (MQCFIN)**

Aktuální úroveň shromažďování dat monitorování pro kanál (identifikátor parametru: MQIA\_MONITORING\_CHANNEL).

Hodnota může být některá z následujících:

**MQMON\_OFF**

Monitorování pro kanál je vypnuto.

**MQMON\_LOW**

Nízká rychlost shromažďování dat.

**MQMON\_MEDIUM**

Střední rychlost shromažďování dat.

**MQMON\_HIGH**

Vysoká rychlost shromažďování dat.

**ChannelName (MQCFST)**

Název kanálu (identifikátor parametru: MQCACH\_CHANNEL\_NAME).

Maximální délka řetězce je MQ\_CHANNEL\_NAME\_LENGTH.

**ChannelStartDate (MQCFST)**

Datový kanál byl spuštěn ve formě yyyy-mm-dd (identifikátor parametru: MQCACH\_CHANNEL\_START\_DATE).

Maximální délka řetězce je MQ\_CHANNEL\_DATE\_LENGTH.

**ChannelStartTime (MQCFST)**

Čas spuštění kanálu, ve tvaru hh.mm.ss (identifikátor parametru: MQCACH\_CHANNEL\_START\_TIME).

Maximální délka řetězce je MQ\_CHANNEL\_TIME\_LENGTH.

**z/OS ChannelStatistics (MQCFIN)**

Uvádí, zda se statistická data mají shromažďovat pro kanály (identifikátor parametru: MQIA\_STATISTICS\_CHANNEL).

Hodnota může být následující:

**MQMON\_OFF**

Shromažďování statistických dat je vypnuto.

**MQMON\_LOW**

Shromažďování statistických dat je zapnuto, s nízkým poměrem shromažďování dat.

**MQMON\_MEDIUM**

Shromažďování statistických dat je zapnuto, se středním poměrem shromažďování dat.

**MQMON\_HIGH**

Shromažďování statistických dat je zapnuto, s vysokým poměrem shromažďování dat.

Tento parametr je platný pouze pro z/OS.

**ChannelStatus (MQCFIN)**

Stav kanálu (identifikátor parametru: MQIACH\_CHANNEL\_STATUS).

Stav kanálu má definovány tyto hodnoty:

**VAZBA MQCHS\_BINDING**

Kanál jedná s partnerem.

**SPOUŠTĚNÍ MQCHS\_STARTING**

Kanál čeká na aktivaci.

**BĚŽÍ MQCHS\_RUNNING**

Kanál se přenáší nebo čeká na zprávy.

**POZASTAVENÉ MQCHS\_**

Kanál je pozastaven.

**MQCHS\_STOPPING**

Probíhá zastavení kanálu.

**PŘÍKAZ MQCHS\_RETRYING**

Kanál se znovu pokusí o vytvoření připojení.

**ZASTAVENÉ MQCHS\_**

Kanál je zastaven.

**POŽADOVÁNÍ MQCHS\_**

Kanál žadatele vyžaduje připojení.

**PŘEPÍNÁNÍ MQCHINS**

Kanál přepíná přenosové fronty.

**INICIALIZOVÁNÍ MQCHS\_**

Probíhá inicializace kanálu.



**ChannelType (MQCFIN)**

Typ kanálu (identifikátor parametru: MQIACH\_CHANNEL\_TYPE).

Hodnota může být některá z následujících:

**MQCHT\_SENDER**

Odesílatel.

**SERVER MQCHT\_SERVER**

.

**PŘÍJEMCE MQCHT\_RECEIVER**

Příjímač.

**MQCHT\_REQUESTER**

Žadatel.

**FUNKCE MQCHT\_SVRCONN**

Server-připojení (pro použití klienty).

**MQCHT\_CLNTCONN**

Připojení klienta.

**SOUBOR MQCHT\_CLURCVR**

Příjemce klastru.

**MQCHT\_CLUSDR**

Odesílatel klastru.

**CompressionRate (MQCFIL)**

Dosažená míra komprese zaokrouhlená na nejbližší celou procentní část (identifikátor parametru: MQIACH\_COMPRESSION\_RATE). Vráceny jsou dvě hodnoty:

- Hodnota založená na nejnovější aktivitě během krátké doby.
- Hodnota založená na aktivitě za delší období.

Není-li k dispozici žádné měření, je vrácena hodnota MQMON\_NOT\_AVAILABLE.

**CompressionTime (MQCFIL)**

Doba na jednu zprávu (v mikrosekundách) strávená během komprese nebo dekomprese (identifikátor parametru: MQIACH\_COMPRESSION\_TIME). Vráceny jsou dvě hodnoty:

- Hodnota založená na nejnovější aktivitě během krátké doby.
- Hodnota založená na aktivitě za delší období.

Není-li k dispozici žádné měření, je vrácena hodnota MQMON\_NOT\_AVAILABLE.

**ConnectionName (MQCFST)**

Název připojení (identifikátor parametru: MQCACH\_CONNECTION\_NAME).

Maximální délka řetězce je MQ\_SHORT\_CONN\_NAME\_LENGTH.

**CurrentLUWID (MQCFST)**

Identifikátor logické pracovní jednotky pro neověřenou dávku (identifikátor parametru: MQCACH\_CURRENT\_LUWID).

Identifikátor logické jednotky práce přidružený k aktuální dávce pro odesílající nebo přijímající kanál.

U odesílajícího kanálu je-li kanál v nejistém stavu, jedná se o LUWID dané dávky s nejistým stavem.

Je aktualizován s použitím LUWID další dávky, je-li známa.

Maximální délka je MQ\_LUWID\_LENGTH.

**CurrentMsgs (MQCFIN)**

Počet nejistých zpráv (identifikátor parametru: MQIACH\_CURRENT\_MSGS).

V případě odesílajícího kanálu je tento parametr počtem zpráv, které byly odeslány v aktuální dávce. Tato hodnota je zvýšena při odeslání každé zprávy a v případě, že se kanál stane nejistým, je to počet zpráv, které jsou nejisté.

V případě přijímajícího kanálu jde o počet zpráv, které byly přijaty v aktuální dávce. Tato hodnota se při každém přijetí zprávy zvětší o 1.

Pro odesílající i pro přijímající kanály se tato hodnota při potvrzení dávky znovu nastaví na hodnotu nula.

#### **CurrentSequenceNumber (MQCFIN)**

Pořadové číslo poslední zprávy v dávce s nejistým stavem (identifikátor parametru: MQIACH\_CURRENT\_SEQ\_NUMBER).

V případě odesílajícího kanálu je tento parametr pořadovým číslem zprávy poslední odeslané zprávy. Je aktualizován při odeslání každé zprávy a v případě, že se kanál stane nejistým, je to pořadové číslo zprávy poslední zprávy v dávce s nejistým stavem.

V případě přijímajícího kanálu jde o pořadové číslo poslední přijaté zprávy. Tato hodnota je aktualizována při každém přijetí zprávy.

#### **CurrentSharingConversations (MQCFIN)**

Počet konverzací aktuálně aktivních v této instanci kanálu (identifikátor parametru: MQIACH\_CURRENT\_SHARING\_CONVS).

Tento parametr je vrácen pouze pro kanály připojení serveru TCP/IP.

Hodnota nula označuje, že instance kanálu je spuštěna v režimu před IBM WebSphere MQ 7.0, pokud jde o:

- Zastavení a uvedení do klidového stavu administrátorem
- Synchronizační signály
- Dopředné čtení
- Asynchronní spotřeba klienta

#### **ExitTime (MQCFIL)**

Indikátor doby strávenému zpracováním uživatelských procedur na jednu zprávu (identifikátor parametru: MQIACH\_EXIT\_TIME\_INDICATOR). Doba (v mikrosekundách) strávená zpracováním uživatelských procedur na jednu zprávu. Je-li pro jednu zprávu proveden více než jedna uživatelská procedura, je hodnota součtem všech uživatelských uživatelských procedur pro jednu zprávu. Vráceny jsou dvě hodnoty:

- Hodnota založená na nejnovější aktivitě během krátké doby.
- Hodnota založená na aktivitě za delší období.

Není-li k dispozici žádné měření, je vrácena hodnota MQMON\_NOT\_AVAILABLE.

#### **HeaderCompression (MQCFIL)**

Určuje, zda jsou data záhlaví odesílaná kanálem komprimována (identifikátor parametru: MQIACH\_HDR\_COMPRESSION). Vráceny jsou dvě hodnoty:

- Výchozí hodnota komprese dat záhlaví vyjednaná pro tento kanál.
- Hodnota komprese dat záhlaví použitá pro poslední odeslanou zprávu. Hodnota komprese dat záhlaví může být změněna v uživatelské proceduře odeslání zprávy kanálu. Pokud nebyla odeslána žádná zpráva, je druhá hodnota MQCOMPRESS\_NOT\_AVAILABLE.

Hodnoty mohou být:

##### **MQCOMPRESS\_NONE**

Neprovádí se žádná komprese dat hlavičky. Hodnota MQCOMPRESS\_NONE je výchozí hodnotou.

##### **MQCOMPRESS\_SYSTEM**

Provádí se komprese dat hlavičky.

##### **MQCOMPRESS\_NEDOSTUPNÁ**

Kanál neodeslal žádnou zprávu.

#### **HeartbeatInterval (MQCFIN)**

Interval prezenčního signálu (identifikátor parametru: MQIACH\_HB\_INTERVAL).

***InDoubtStatus (MQCFIN)***

Údaj o tom, zda se kanál aktuálně nachází v nejistém stavu (identifikátor parametru: MQIACH\_INDOUBT\_STATUS).

Odesílající kanál je v nejistém stavu, zatímco odesílající agent kanálu zpráv čeká na potvrzení, že dávka zpráv, které odeslal, byla úspěšně přijata. Není na pochybách, včetně období, během něhož jsou zprávy odesílány, ale před vyžádáním potvrzení.

Přijímající kanál není nikdy na pochybách.

Hodnota může být některá z následujících:

***MQCHIDS\_NOT\_NEOVĚŘENÝ***

Kanál není v nejistém stavu.

***NEJISTÉ MQCHIDS\_NEOVĚŘENÝ***

Kanál je v nejistém stavu.

***KeepAliveInterval (MQCFIN)***

Interval KeepAlive (identifikátor parametru: MQIACH\_KEEP\_ALIVE\_INTERVAL). Tento parametr je platný pouze pro z/OS.

***LastLUWID (MQCFST)***

Identifikátor logické jednotky práce pro poslední potvrzenou dávku (identifikátor parametru: MQCACH\_LAST\_LUWID).

Maximální délka je MQ\_LUWID\_LENGTH.

***LastMsgDate (MQCFST)***

Datum odeslání poslední zprávy nebo zpracování volání MQI ve formě yyyy-mm-dd (identifikátor parametru: MQCACH\_LAST\_MSG\_DATE).

Maximální délka řetězce je MQ\_CHANNEL\_DATE\_LENGTH.

***LastMsgTime (MQCFST)***

Čas odeslání poslední zprávy nebo zpracování volání MQI, ve tvaru hh.mm.ss (identifikátor parametru: MQCACH\_LAST\_MSG\_TIME).

Maximální délka řetězce je MQ\_CHANNEL\_TIME\_LENGTH.

***LastSequenceNumber (MQCFIN)***

Pořadové číslo poslední zprávy v poslední potvrzené dávce (identifikátor parametru: MQIACH\_LAST\_SEQ\_NUMBER).

***LocalAddress (MQCFST)***

Lokální komunikační adresa pro kanál (identifikátor parametru: MQCACH\_LOCAL\_ADDRESS).

Maximální délka řetězce je MQ\_LOCAL\_ADDRESS\_LENGTH.

***LongRetriesLeft (MQCFIN)***

Počet zbývajících pokusů o dlouhá opakování (identifikátor parametru: MQIACH\_LONG\_RETRIES\_LEFT).

***MaxMsgLength (MQCFIN)***

Maximální délka zprávy (identifikátor parametru: MQIACH\_MAX\_MSG\_LENGTH). Tento parametr je platný pouze pro z/OS.

***MaxSharingConversations (MQCFIN)***

Maximální počet konverzací povolených na této instanci kanálu. (identifikátor parametru: MQIACH\_MAX\_SHARING\_CONVS)

Tento parametr je vrácen pouze pro kanály připojení serveru TCP/IP.

Hodnota nula označuje, že instance kanálu je spuštěna v režimu před IBM WebSphere MQ 7.0, pokud jde o:

- Zastavení a uvedení do klidového stavu administrátorem
- Synchronizační signály

- Dopředné čtení
- Asynchronní spotřeba klienta

#### **MCAJobName (MQCFST)**

Název úlohy MCA (identifikátor parametru: MQCACH\_MCA\_JOB\_NAME).

Maximální délka řetězce je MQ\_MCA\_JOB\_NAME\_LENGTH.

#### **MCAStatus (MQCFIN)**

Stav MCA (identifikátor parametru: MQIACH\_MCA\_STATUS).

Hodnota může být některá z následujících:

##### **MQMCAS\_STOPPED**

Agent kanálu zpráv byl zastaven.

##### **MQMCAS\_RUNNING**

Agent kanálu zpráv je spuštěn.

#### **MCAUserIdentifier (MQCFST)**

ID uživatele použité agentem MCA (identifikátor parametru: MQCACH\_MCA\_USER\_ID).

Tento parametr se vztahuje pouze na připojení k serveru, příjemce, žadatele a příjemce klastru.

Maximální délka řetězce je MQ\_MCA\_USER\_ID\_LENGTH.

#### **MessageCompression (MQCFIL)**

Určuje, zda jsou data záhlaví odesílaná kanálem komprimována (identifikátor parametru: MQIACH\_MSG\_COMPRESSION). Vraceny jsou dvě hodnoty:

- Výchozí hodnota komprese dat zprávy vyjednaná pro tento kanál.
- Hodnota komprese dat zprávy použitá pro poslední odeslanou zprávu. Hodnota komprese dat zprávy může být změněna v uživatelské proceduře odeslání zprávy kanálu. Pokud nebyla odeslána žádná zpráva, je druhá hodnota MQCOMPRESS\_NOT\_AVAILABLE.

Hodnoty mohou být:

##### **MQCOMPRESS\_NONE**

Neprovádí se žádná komprese dat zprávy. Hodnota MQCOMPRESS\_NONE je výchozí hodnotou.

##### **MQCOMPRESS\_RLE**

Komprese dat zprávy se provádí pomocí kódování délky spuštění.

##### **MQCOMPRESS\_ZLIBFAST**

Komprese dat zprávy se provádí pomocí kódování ZLIB s prioritou rychlosti.

##### **MQCOMPRESS\_ZLIBHIGH**

Komprese dat zprávy se provádí pomocí kódování ZLIB s prioritou komprese.

##### **MQCOMPRESS\_NEDOSTUPNÁ**

Kanál neodeslal žádnou zprávu.

#### **Msgs (MQCFIN)**

Počet odeslaných nebo přijatých zpráv nebo počet zpracovaných volání MQI (identifikátor parametru: MQIACH\_MSGS).

#### **MsgsAvailable (MQCFIN)**

Počet dostupných zpráv (identifikátor parametru: MQIACH\_XMITQ\_MSGS\_AVAILABLE). Počet zpráv ve frontě v přenosové frontě, která je k dispozici kanálu pro MQGET.

Není-li k dispozici žádné měření, je vrácena hodnota MQMON\_NOT\_AVAILABLE.

Tento parametr se vztahuje pouze na odesílací kanály klastru.

#### **NetTime (MQCFIL)**

Indikátor času síťové operace (identifikátor parametru:

MQIACH\_NETWORK\_TIME\_INDICATOR). Množství času v mikrosekundách pro odeslání požadavku na vzdálený konec kanálu a přijetí odezvy. Tato doba pouze měří čas sítě pro tuto operaci. Vraceny jsou dvě hodnoty:

- Hodnota založená na nejnovější aktivitě během krátké doby.
- Hodnota založená na aktivitě za delší období.

Není-li k dispozici žádné měření, je vrácena hodnota MQMON\_NOT\_AVAILABLE.

#### **NonPersistentMsgSpeed (MQCFIN)**

Rychlost, jakou se mají přechodné zprávy odeslat (identifikátor parametru: MQIACH\_NPM\_SPEED).

Hodnota může být některá z následujících:

##### **MQNPMS\_NORMAL**

Normální rychlost.

##### **MQNPMS\_FAST**

Rychlá rychlost.

#### **QMgrName (MQCFST)**

Název správce front, který vlastní instanci kanálu (identifikátor parametru: MQCA\_Q\_MGR\_NAME). Tento parametr je platný pouze pro z/OS.

Maximální délka řetězce je MQ\_Q\_MGR\_NAME\_LENGTH.

#### **RemoteApplTag (MQCFST)**

Název aplikace vzdáleného partnera. Tento parametr je názvem aplikace klienta na vzdáleném konci kanálu. Tento parametr se vztahuje pouze na kanály připojení serveru (identifikátor parametru: MQCACH\_REMOTE\_APPL\_TAG).

#### **RemoteProduct (MQCFST)**

Identifikátor vzdáleného produktu partnera. Tento parametr je identifikátor produktu IBM MQ kódu spuštěného na vzdáleném konci kanálu (identifikátor parametru: MQCACH\_REMOTE\_PRODUCT).

Možné hodnoty jsou zobrazeny v následující tabulce:

<i>Tabulka 91. Hodnoty identifikátoru produktu</i>	
<b>Identifikátor produktu</b>	<b>Popis</b>
MQMM	Správce front (jiná než z/OS platforma)
MQMV	Správce front na systému z/OS
MQCC	Klient jazyka C IBM MQ
MQNM	Plně spravovaný klient IBM MQ .NET
MQJB	IBM MQ Třídy pro jazyk Java
MQJM	IBM MQ Třídy pro JMS (normální režim)
MQJN	IBM MQ Třídy pro JMS (režim migrace)
MQJU	Společné rozhraní produktu Java pro rozhraní MQI
MQXC	Klient XMS C/C++ (normální režim)
MQXD	Klient XMS C/C++ (režim migrace)
MQXN	Klient XMS .NET (normální režim)
MQXM	Klient XMS .NET (režim migrace)
MQXU	Klient produktu IBM MQ .NET XMS (nespravovaný/XA)
MQNU	Nespravovaný klient IBM MQ .NET

#### **RemoteVersion (MQCFST)**

Verze vzdáleného partnera. Tento parametr je verzí kódu IBM MQ spuštěného na vzdáleném konci kanálu (identifikátor parametru: MQCACH\_REMOTE\_VERSION).

Vzdálená verze se zobrazí jako **VVRRMMFF**, kde

**VV**

Verze

**RR**

Uvolnit

**MM**

Úroveň údržby

**FF**

Úroveň oprav

**RemoteQMgrName (MQCFST)**

Název vzdáleného správce front nebo skupiny sdílení front (identifikátor parametru: MQCA\_REMOTE\_Q\_MGR\_NAME).

**ShortRetriesLeft (MQCFIN)**

Zbývající počet pokusů o krátká opakování (identifikátor parametru: MQIACH\_SHORT\_RETRIES\_LEFT).

**SecurityProtocol (MQCFIN)**

Definuje aktuálně využívaný protokol zabezpečení (identifikátor parametru: MQIACH\_SECURITY\_PROTOCOL).

Nevztahuje se na kanály připojení klienta.

Nastavte ji automaticky na základě hodnoty, kterou jste nastavili pro [SSLCipherSpecification](#).

Možné hodnoty jsou:

**MQSECPROT\_NONE**

Žádný protokol zabezpečení

**MQSECPROT\_SSLV30**

SSL verze 3.0

Tento protokol je zamítnutý. Viz [Zamítnuté CipherSpecs](#)

**MQSECPROT\_TLSV10**

TLS, verze 1.0

**MQSECPROT\_TLSV12**

TLS, verze 1.2

Tento parametr není k dispozici v systému z/OS.

**SSLCertRemoteIssuerName (MQCFST)**

Úplný rozlišující název vydavatele vzdáleného certifikátu. Vydavatel je certifikační autorita, která vydala certifikát (identifikátor parametru: MQCACH\_SSL\_CERT\_ISSUER\_NAME).

Maximální délka řetězce je MQ\_SHORT\_DNAME\_LENGTH.

**SSLCertUserId (MQCFST)**

Lokální ID uživatele přidružené ke vzdálenému certifikátu (identifikátor parametru: MQCACH\_SSL\_CERT\_USER\_ID).

Tento parametr je platný pouze pro z/OS.

Maximální délka řetězce je MQ\_USER\_ID\_LENGTH.

**SSLCipherSpecification (MQCFST)**

CipherSpec, kterou používá připojení (identifikátor parametru: MQCACH\_SSL\_CIPHER\_SPEC).

Maximální délka řetězce je MQ\_SSL\_CIPHER\_SPEC\_LENGTH.

Další informace viz téma [Vlastnost SSLCipherSpec ve vlastnosti Změna, Kopie a Vytvořit kanál](#).

Hodnota pro tento parametr se také používá k nastavení hodnoty [SecurityProtocol](#)

**SSLKeyResetDate (MQCFST)**

Datum posledního úspěšného obnovení tajného klíče zabezpečení SSL ve formátu yyyy-mm-dd (identifikátor parametru: MQCACH\_SSL\_KEY\_RESET\_DATE).

Maximální délka řetězce je MQ\_DATE\_LENGTH.

**SSLKeyResets (MQCFIN)**

Resetování tajného klíče zabezpečení SSL (identifikátor parametru: MQIACH\_SSL\_KEY\_RESETS).

Počet úspěšných obnovení tajných klíčů zabezpečení SSL, která byla provedena pro tuto instanci kanálu od okamžiku spuštění kanálu. Je-li povoleno dohadování tajných klíčů SSL, počet se zvýší, kdykoli se provede reset tajného klíče.

**SSLKeyResetTime (MQCFST)**

Čas předchozího úspěšného obnovení tajného klíče zabezpečení SSL ve formátu hh.mm.ss (identifikátor parametru: MQCACH\_SSL\_KEY\_RESET\_TIME).

Maximální délka řetězce je MQ\_TIME\_LENGTH.

**SSLShortPeerName (MQCFST)**

Rozlišující název partnerského správce front nebo klienta na druhém konci kanálu (identifikátor parametru: MQCACH\_SSL\_SHORT\_PEER\_NAME).

Maximální délka je MQ\_SHORT\_DNAME\_LENGTH. Tento limit může znamenat, že jsou zkráceny mimořádně dlouhé rozlišující názvy.

**StopRequested (MQCFIN)**

Zda není nevyřízený uživatelský požadavek (identifikátor parametru: MQIACH\_STOP\_REQUESTED).

Hodnota může být některá z následujících:

**MQCHSR\_STOP\_NOT\_REQUESTED**

Požadavek na zastavení uživatele nebyl přijat.

**MQCHSR\_STOP\_REQUESTED**

Byl přijat požadavek na zastavení uživatele.

**SubState (MQCFIN)**

Aktuální akce je prováděna kanálem (identifikátor parametru: MQIACH\_CHANNEL\_SUBSTATE).

Hodnota může být některá z následujících:

**MQCHSSTATE\_CHADEXIT**

Spuštění uživatelské procedury automatické definice kanálu.

**MQCHSSTATE\_COMPRESSING**

Komprese nebo rozbalení dat.

**MQCHSSTATE\_END\_OF\_BATCH**

Konec dávkového zpracování.

**KLEPOVÁNÍ MQCHSSTATE\_HANDSHAKING**

Navázání komunikace SSL.

**MQCHSSTATE\_HEARTBEAT**

Prezenční signál s partnerem.

**MQCHSSTATE\_IN\_MQGET**

Provedení MQGET.

**MQCHSSTATE\_IN\_MQI\_CALL**

Provedení volání rozhraní API produktu IBM MQ, jiné než MQPUT nebo MQGET.

**MQCHSSTATE\_IN\_MQPUT**

Provedení MQPUT.

**MQCHSSTATE\_MREXIT**

Běží ukončení opakování.

**MQCHSSTATE\_MSGEXIT**

Spuštění ukončení zprávy.

**SERVER MQCHSSTATE\_NAME\_SERVER**

Požadavek na server názvů.

**MQCHSSTATE\_NET\_CONNECTING**

Síťové připojení.

**MQCHSSTATE\_OTHER**

Nedefinovaný stav.

**MQCHSSTATE\_RCVEXIT**

Spuštění ukončení příjmu.

**MQCHSSTATE\_RECEIVING**

Obdržíte síť.

**MQCHSSTATE\_RESYNCHING**

Resynching s partnerem.

**MQCHSSTATE\_SCYEXIT**

Spuštění procedury zabezpečení.

**MQCHSSTATE\_SENDEXIT**

Spuštění ukončení odeslání.

**MQCHSSTATE\_ODESÍLÁNÍ**

Síťové odeslání.

**MQCHSSTATE\_SERIALIZACE**

Serializováno na přístup správce front.

**XmitQName (MQCFST)**

Název přenosové fronty (identifikátor parametru: MQCACH\_XMIT\_Q\_NAME).

Maximální délka řetězce je MQ\_Q\_NAME\_LENGTH.

**XQTime (MQCFIL)**

Indikátor času fronty přenosu (identifikátor parametru: MQIACH\_XMITQ\_TIME\_INDICATOR). Čas v mikrosekundách, po který zůstaly zprávy v přenosové frontě před tím, než byly načteny. Čas se měří od chvíle, kdy je zpráva vložena do přenosové fronty, dokud není načtena k odeslání na kanál, a proto zahrnuje každý interval způsobený prodlevou v žádosti o vložení.

Vráceny jsou dvě hodnoty:

- Hodnota založená na nejnovější aktivitě během krátké doby.
- Hodnota založená na aktivitě za delší období.

Není-li k dispozici žádné měření, je vrácena hodnota MQMON\_NOT\_AVAILABLE.

**Zjišťovat stav kanálu (odezva) (MQTT)**

Odpověď na příkaz Stav kanálu zjišťování (MQCMD\_INQUIRE\_CHANNEL\_STATUS) se skládá z hlavičky odpovědi následovaného strukturou *ChannelName* a požadovanou kombinací struktur parametrů atributu.

Byla vygenerována jedna zpráva odpovědi PCF pro každou nalezenou instanci kanálu, která odpovídá kritériím, jež jsou určena v příkazu.

Pokud není zadán parametr *ClientIdentifier*, je výstupem příkazu Inquire Channel Status souhrn stavů všech klientů, kteří jsou připojeni k danému kanálu. Pro každý kanál je vrácena jedna zpráva odpovědi PCF.

**Vždy vráceno:**

*ChannelName, ChannelStatus, ChannelType, Connections,*

Je-li zadán parametr *ClientIdentifier*, jsou pro každé připojení klienta vráceny samostatné zprávy odpovědi PCF. Parametr *ClientIdentifier* může být zástupný znak, ve kterém je vrácen stav pro všechny



klienty, kteří odpovídají řetězci `ClientIdentifier` (v rámci limitů `MaxResponses` a `ResponseRestart`, pokud jsou nastaveny).

**Vždy vráceno:**

*ChannelName, ChannelStatus, ChannelType, ClientId*

**Vráceno:**

*ChannelStatusDate, ChannelStatusTime, ClientUser, InDoubtInput, InDoubtOutput, KeepAliveInterval, LastMessageSentDate, LastMessageSentTime, MCAUser, MessagesReceived, MessagesSent, PendingOutbound, Protocol*

## Data odpovědi

### **ChannelName (MQCFST)**

Název kanálu (identifikátor parametru: `MQCACH_CHANNEL_NAME`).

Maximální délka řetězce je `MQ_CHANNEL_NAME_LENGTH`.

### **ChannelStartDate (MQCFST)**

Datum, kdy byl kanál spuštěn, ve formátu `yyyy-mm-dd` (identifikátor parametru: `MQCACH_CHANNEL_START_DATE`).

Maximální délka řetězce je `MQ_CHANNEL_DATE_LENGTH`.

### **ChannelStartTime (MQCFST)**

Čas, kdy byl kanál spuštěn, ve tvaru `hh.mm.ss` (identifikátor parametru: `MQCACH_CHANNEL_START_TIME`).

Maximální délka řetězce je `MQ_CHANNEL_TIME_LENGTH`.

### **ChannelStatus (MQCFIN)**

Stav kanálu (identifikátor parametru: `MQIACH_CHANNEL_STATUS`).

Hodnota může být následující:

#### **MQCHS\_DISCONNECTED**

Kanál je odpojen.

#### **BĚŽÍ MQCHS\_RUNNING**

Kanál se přenáší nebo čeká na zprávy.

### **ChannelType (MQCFIN)**

Typ kanálu (identifikátor parametru: `MQIACH_CHANNEL_TYPE`).

Hodnota musí být:

#### **MQCHT\_MQTT .**

Telemetrie.

### **ClientUser (MQCFST)**

ClientID klienta (identifikátor parametru: `MQCACH_CLIENT_USER_ID`).

Maximální délka řetězce je `MQ_CLIENT_USER_ID_LENGTH`.

### **ConnectionName (MQCFST)**

Název připojení (identifikátor parametru: `MQCACH_CONNECTION_NAME`).

Maximální délka řetězce je `MQ_CONN_NAME_LENGTH`.

### **Connections (MQCFIN)**

Aktuální počet připojení MQTT připojených k tomuto kanálu (identifikátor parametru: `MQIACH_NAME_LENGTH`).

### **InDoubtInput (MQCFIN)**

Počet příchozích zpráv pro klienta, které jsou nejisté (identifikátor parametru: `MQIACH_IN_DOUBT_IN`).

**InDoubtOutput (MQCFIN)**

Počet odchozích zpráv od klienta, které mají pochybnosti (identifikátor parametru: MQIACH\_IN\_DOUBT\_OUT).

**KeepAliveInterval (MQCFIN)**

Interval KeepAlive (identifikátor parametru: MQIACH\_KEEP\_ALIVE\_INTERVAL).

Interval v milisekundách, po němž dojde k odpojení klienta v důsledku neaktivity. Pokud služba MQXR neobdrží od klienta žádné komunikační sdělení během intervalu udržení aktivity, dojde k jejímu odpojení od klienta. Tento interval je vypočítán na základě doby trvání MQTT odeslané klientem, když se připojuje. Maximální velikost je MQ\_MQTT\_MAX\_KEEP\_ALIVE.

**LastMsgDate (MQCFST)**

Datum odeslání poslední zprávy nebo zpracování volání MQI ve formě yyyy-mm-dd (identifikátor parametru: MQCACH\_LAST\_MSG\_DATE).

Maximální délka řetězce je MQ\_CHANNEL\_DATE\_LENGTH.

**LastMsgTime (MQCFST)**

Čas odeslání poslední zprávy nebo zpracování volání MQI ve formě hh.mm.ss (identifikátor parametru: MQCACH\_LAST\_MSG\_TIME).

Maximální délka řetězce je MQ\_CHANNEL\_TIME\_LENGTH.

**MCAUser (MQCFST)**

Identifikátor uživatele agenta kanálu zpráv (identifikátor parametru: MQCACH\_MCA\_USER\_ID).

Maximální délka identifikátoru uživatele MCA je MQ\_MCA\_USER\_ID\_LENGTH.

**MsgsReceived (MQCFIN64)**

Počet zpráv přijatých klientem od posledního připojení (identifikátor parametru: MQIACH\_MSGS\_RECEIVED/MQIACH\_MSGS\_RCVD).

**MsgsSent (MQCFIN64)**

Počet zpráv odeslaných klientem od posledního připojení (identifikátor parametru: MQIACH\_MSGS\_SENT).

**PendingOutbound (MQCFIN)**

Počet nevyřízených odchozích zpráv (identifikátor parametru: MQIACH\_PENDING\_OUT).

**Protocol (MQCFST)**

Produkt MQTT protocol podporovaný tímto kanálem (identifikátor parametru: MQIACH\_PROTOCOL).

Uvedte jednu nebo více z následujících voleb. Chcete-li zadat více než jednu volbu, buď přidejte hodnoty dohromady (nepřidávejte stejnou konstantu víckrát než jednou), nebo zkombinujte hodnoty pomocí bitové operace OR (pokud programovací jazyk podporuje bitové operace).

MQTTv311 (konstanta: MQPROTO\_MQTTV311)

MQTTv3 (konstanta: MQPROTO\_MQTTV3)

HTTP (konstanta: MQPROTO\_HTTP)

**Zjistit správce front klastru**

Příkaz Inquire Cluster Queue Manager (MQCMD\_INQUIRE\_CLUSTER\_Q\_MGR) se zklidní o atributech správců front produktu IBM MQ v klastru.

HP Integrity NonStop Server	IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
✓	✓	✓	✓	✓

## Povinné parametry

### **ClusterQMgrName (MQCFST)**

Název správce front (identifikátor parametru: MQCA\_CLUSTER\_Q\_MGR\_NAME).

Názvy generických správců front jsou podporovány. Generické jméno je znakový řetězec následován hvězdičkou "\*", například ABC\*. Vybere všechny správce front s názvy, které začínají vybraným znakovým řetězcem. Hvězdička ve vlastním seznamu odpovídá všem možným názvům.

Název správce front je vždy vrácen bez ohledu na požadované atributy.

Maximální délka řetězce je MQ\_Q\_MGR\_NAME\_LENGTH.

## Nepovinné parametry

### **Channel (MQCFST)**

Název kanálu (identifikátor parametru: MQCACH\_CHANNEL\_NAME).

Určuje, že způsobilí správci front klastru jsou omezeni na ty, kteří mají uvedený název kanálu.

Jsou podporovány generické názvy kanálů. Generické jméno je znakový řetězec následován hvězdičkou "\*", například ABC\*. Vybere všechny správce front s názvy, které začínají vybraným znakovým řetězcem. Hvězdička ve vlastním seznamu odpovídá všem možným názvům.

Maximální délka řetězce je MQ\_CHANNEL\_NAME\_LENGTH.

Pokud nezádáte hodnotu tohoto parametru, bude se vracet informace o kanálu o *všech* správcích front v klastru.

### **ClusterName (MQCFST)**

Název klastru (identifikátor parametru: MQCA\_CLUSTER\_NAME).

Určuje, že způsobilí správci front klastru jsou omezeni na ty, kteří mají uvedený název klastru.

Názvy generických klastrů jsou podporovány. Generické jméno je znakový řetězec následován hvězdičkou "\*", například ABC\*. Vybere všechny správce front s názvy, které začínají vybraným znakovým řetězcem. Hvězdička ve vlastním seznamu odpovídá všem možným názvům.

Maximální délka řetězce je MQ\_CLUSTER\_NAME\_LENGTH.

Pokud nezádáte hodnotu pro tento parametr, budou vráceny informace o klastru o *všech* správcích front, které byly dotazovány.

### **ClusterQMgrAttr (MQCFIL)**

Atributy (identifikátor parametru: MQIACF\_CLUSTER\_Q\_MGR\_ATTRS).

Některé parametry jsou relevantní pouze pro kanály klastru určitého typu nebo typů. Atributy, které nejsou relevantní pro konkrétní typ kanálu, nezpůsobí žádný výstup a nezpůsobují chybu. Chcete-li zjistit, které atributy se týkají typů kanálů, podívejte se na téma [Atributy kanálu a typy kanálů](#).

V seznamu atributů může být uvedena následující hodnota samostatně. Není-li parametr zadán, použije se výchozí hodnota.

#### **MQIACF\_ALL**

Všechny atributy.

Alternativa, uveďte kombinaci následujících hodnot:

#### **MQCA\_ALTERATION\_DATE**

Datum, kdy byly informace naposledy změněny.

#### **MQCA\_ALTERATION\_TIME**

Čas, kdy byly informace naposledy změněny.

#### **MQCA\_CLUSTER\_DATE**

Datum, kdy byly informace k dispozici pro lokálního správce front.

#### **MQCA\_CLUSTER\_NAME**

Název klastru, do kterého kanál náleží.

**MQCA\_CLUSTER\_Q\_MGR\_NAME**

Název klastru, do kterého kanál náleží.

**MQCA\_CLUSTER\_TIME**

Doba, kdy byly informace zpřístupněny lokálnímu správci front.

**MQCA\_Q\_MGR\_IDENTIFIER**

Jedinečný identifikátor správce front.

**MQCA\_VERSION**

Verze instalace produktu IBM MQ, ke které je správce front klastru přidružen.

**MQCA\_XMIT\_Q\_NAME**

Přenosová fronta klastru používaná správcem front.

**MQCACH\_CONNECTION\_NAME**

Název připojení.

**MQCACH\_DESCRIPTION**

Popis.

**MQCACH\_LOCAL\_ADDRESS**

Lokální komunikační adresa pro kanál.

**MQCACH\_MCA\_NAME**

Název agenta oznamovacího kanálu.

MQCACH\_MCA\_NAME nelze použít jako parametr k filtrování.

**MQCACH\_MCA\_USER\_ID**

Identifikátor uživatele MCA.

**MQCACH\_MODE\_NAME**

Název režimu.

**MQCACH\_MR\_EXIT\_NAME**

Název uživatelské procedury pro opakování zprávy.

**MQCACH\_MR\_EXIT\_USER\_DATA**

Uživatelská data ukončení opakování zprávy.

**MQCACH\_MSG\_EXIT\_NAME**

Název ukončení zprávy.

**MQCACH\_MSG\_EXIT\_USER\_DATA**

Uživatelská data ukončení zprávy.

**MQCACH\_PASSWORD**

Heslo.

Tento parametr není platný v systému z/OS.

**MQCACH\_RCV\_EXIT\_NAME**

Název ukončení příjmu.

**MQCACH\_RCV\_EXIT\_USER\_DATA**

Uživatelská data ukončení příjmu.

**MQCACH\_SEC\_EXIT\_NAME**

Název ukončení zabezpečení.

**MQCACH\_SEC\_EXIT\_USER\_DATA**

Uživatelská data ukončení zabezpečení.

**MQCACH\_SEND\_EXIT\_NAME**

Název ukončení odeslání.

**MQCACH\_SEND\_EXIT\_USER\_DATA**

Uživatelská data ukončení odeslání.

**MQCACH\_SSL\_CIPHER\_SPEC**

Specifikace šifry SSL.

**MQIACH\_SSL\_CLIENT\_AUTH**

Ověřování klienta SSL.

**MQCACH\_SSL\_PEER\_NAME**

Název partnera SSL.

**MQCACH\_TP\_NAME**

Název transakčního programu.

**MQCACH\_USER\_ID**

Identifikátor uživatele.

Tento parametr není platný v systému z/OS.

**MQIA\_MONITORING\_CHANNEL**

Shromažďování monitorovacích dat online.

**MQIA\_USE\_DEAD\_LETTER\_Q**

Určuje, zda je fronta nedoručených zpráv použita v případě, že zprávy nemohou být doručeny kanály.

**MQIACF\_Q\_MGR\_DEFINITION\_TYPE**

Jak byl definován správce front klastru.

**MQIACF\_Q\_MGR\_TYPE**

Funkce správce front v klastru.

**MQIACF\_SUSPEND**

Uvádí, zda je správce front pozastaven z klastru.

**MQIACH\_BATCH\_HB**

Hodnota, která se používá pro prezenční signál dávky.

**MQIACH\_BATCH\_INTERVAL**

Interval čekání dávky (sekundy).

**MQIACH\_BATCH\_DATA\_LIMIT**

Limit dat dávky (kilobajty).

**MQIACH\_BATCH\_SIZE**

Velikost dávky.

**MQIACH\_CHANNEL\_STATUS**

Stav kanálu

**MQIACH\_CLWL\_CHANNEL\_PRIORITY**

Priorita kanálu pracovní zátěže klastru.

**MQIACH\_CLWL\_CHANNEL\_RANK**

Úroveň kanálu pracovní zátěže klastru.

**MQIACH\_CLWL\_CHANNEL\_WEIGHT**

Váha kanálu pracovní zátěže klastru.

**MQIACH\_DATA\_CONVERSION**

Určuje, zda musí odesílatel převést data aplikace.

**MQIACH\_DISC\_INTERVAL**

Interval odpojení.

**MQIACH\_HB\_INTERVAL**

Interval prezenčního signálu (sekundy).

**MQIACH\_HDR\_COMPRESSION**

Seznam technik komprese dat hlavičky podporovaných kanálem.

**MQIACH\_KEEP\_ALIVE\_INTERVAL**

Interval KeepAlive (platí pouze pro z/OS).

**MQIACH\_LONG\_RETRY**

Počet pokusů o dlouhou dobu trvání.

**MQIACH\_LONG\_TIMER**

Časovač dlouhého trvání.

**MQIACH\_MAX\_MSG\_LENGTH**

Maximální délka zprávy.

**MQIACH\_MCA\_TYPE**

Typ MCA.

**MQIACH\_MR\_COUNT**

Počet pokusů o odeslání zprávy.

**MQIACH\_MR\_INTERVAL**

Interval mezi pokusem o opakované odeslání zprávy v milisekundách.

**MQIACH\_MSG\_COMPRESSION**

Seznam technik komprese dat zpráv podporovaných kanálem.

**MQIACH\_NETWORK\_PRIORITY**

Priorita sítě.

**MQIACH\_NPM\_SPEED**

Rychlost přechodných zpráv.

**MQIACH\_PUT\_AUTHORITY**

Oprávnění k vložení.

**MQIACH\_SEQUENCE\_NUMBER\_WRAP**

Zalamovat pořadové číslo.

**MQIACH\_SHORT\_RETRY**

Počet krátkých pokusů o trvání.

**MQIACH\_SHORT\_TIMER**

Časovač krátkého trvání.

**MQIACH\_XMIT\_PROTOCOL\_TYPE**

Typ přenosového protokolu.

z/OS

**CommandScope (MQCFST)**

Rozsah příkazu (identifikátor parametru: MQCACF\_COMMAND\_SCOPE). Tento parametr se vztahuje pouze k produktu z/OS .

Uvádí, jak se příkaz provádí, když je správce front členem skupiny sdílení front. Můžete určit jednu z následujících hodnot:

- Mezera (nebo vynechte parametr úplně). Příkaz bude proveden ve správci front, v němž byl zadán.
- Název správce front. Příkaz se provede ve vámi specifikujete správce front a bude aktivní v rámci skupiny sdílení front. Uvedete-li jiné jméno správce front než správce front, do kterého jste zadali správce front, musíte používat prostředí skupiny sdílení front. Je třeba povolit příkazový server.
- Hvězdička " \* ". Příkaz se provádí na lokálním správci front a je také předán každému aktivnímu správci front ve skupině sdílení front.

Maximální délka je MQ\_QSG\_NAME\_LENGTH.

*CommandScope* nelze použít jako parametr k filtrování.

**IntegerFilterCommand (MQCFIF)**

Deskriptor příkazu filtru celých čísel. Identifikátor parametru musí být libovolný celočíselný parametr, který je povolen v *ClusterQMGrAttrs* kromě MQIACF\_ALL a ostatních, jak je uvedeno. Tento parametr slouží k omezení výstupu z příkazu určením podmínky filtru. Informace o použití této podmínky filtru viz [“MQCFIF-parametr filtru celých čísel PCF” na stránce 1838](#) .

Pokud uvedete filtr celého čísla, nemůžete také uvést řetězový filtr pomocí parametru *StringFilterCommand* .

### **StringFilterCommand (MQCFSF)**

Deskriptor příkazu filtru řetězce. Identifikátor parametru musí být jakýkoli parametr typu řetězec povolený v *ClusterQMGrAttrs* kromě MQCA\_CLUSTER\_Q\_MGR\_NAME a ostatních, jak je uvedeno. Tento parametr slouží k omezení výstupu z příkazu určením podmínky filtru. Informace o použití této podmínky filtru viz [“MQCFSF-parametr filtru řetězce PCF”](#) na stránce 1845 .

Uvedete-li řetězcový filtr pro *Channel* nebo *ClusterName*, nemůžete také zadat argument *Channel* nebo *ClusterName* .

Pokud uvedete filtr řetězce, nemůžete také zadat celočíselný filtr pomocí parametru *IntegerFilterCommand* .

### **Dotaz na správce front klastru (odezva)**

Odpověď na příkaz Inquire Cluster Queue Manager (MQCMD\_INQUIRE\_CLUSTER\_Q\_MGR) se skládá ze tří částí. Záhlaví odezvy je následováno strukturou *QMGrName* a požadovanou kombinací struktur parametrů atributu.

HP Integrity NonStop Server	IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
✓	✓	✓	✓	✓

#### **Vždy vráceno:**

*ChannelName, ClusterName, QMGrName,*

#### **Vráceno:**

*AlterationDate, AlterationTime, BatchHeartbeat, BatchInterval, BatchSize, ChannelDesc, ChannelMonitoring, ChannelStatus, ClusterDate, ClusterInfo, ClusterTime, CLWLChannelPriority, CLWLChannelRank, CLWLChannelWeight, ConnectionName, DataConversion, DiscInterval, HeaderCompression, HeartbeatInterval, z/OS KeepAliveInterval, LocalAddress, LongRetryCount, LongRetryInterval, MaxMsgLength, MCAName, MCAType, MCAUserIdentifier, MessageCompression, ModeName, MsgExit, MsgRetryCount, MsgRetryExit, MsgRetryInterval, MsgRetryUserData, MsgUserData, NetworkPriority, NonPersistentMsgSpeed, Password, PutAuthority, QMGrDefinitionType, QMGrIdentifier, QMGrType, ReceiveExit, ReceiveUserData, SecurityExit, SecurityUserData, SendExit, SendUserData, SeqNumberWrap, ShortRetryCount, ShortRetryInterval, SSLCipherSpec, SSLClientAuth, SSLPeerName, Suspend, TpName, TransmissionQName, TransportType, UseDLQ, UserIdentifier, Version*

### **Data odpovědi**

#### **AlterationDate (MQCFST)**

Datum změny, ve tvaru yyyy-mm-dd (identifikátor parametru: MQCA\_ALTERATION\_DATE).

Datum, kdy byly informace naposledy změněny.

#### **AlterationTime (MQCFST)**

Změna času ve formátu hh.mm.ss (identifikátor parametru: MQCA\_ALTERATION\_TIME).

Čas, kdy byly informace naposledy změněny.

#### **BatchHeartbeat (MQCFIN)**

Hodnota, která se používá pro dávkový prezenční signál (identifikátor parametru: MQIACH\_BATCH\_HB).

Hodnota může být 0-999 999. Hodnota 0 znamená, že dávkový synchronizační signál není používán.

**BatchInterval (MQCFIN)**

Interval dávek (identifikátor parametru: MQIACH\_BATCH\_INTERVAL).

**BatchSize (MQCFIN)**

Velikost dávky (identifikátor parametru: MQIACH\_BATCH\_SIZE).

**ChannelDesc (MQCFST)**

Popis kanálu (identifikátor parametru: MQCACH\_DESC).

Maximální délka řetězce je MQ\_CHANNEL\_DESC\_LENGTH.

**ChannelMonitoring (MQCFIN)**

Kolekce dat monitorování online (identifikátor parametru: MQIA\_MONITORING\_CHANNEL).

Hodnota může být následující:

**MQMON\_OFF**

Shromažďování online monitorovacích dat je pro tento kanál vypnuto.

**MQMON\_Q\_MGR**

Hodnota parametru *ChannelMonitoring* správce front je zděděna z kanálu. Výchozí hodnota je MQMON\_Q\_MGR.

**MQMON\_LOW**

Shromažďování online monitorovacích dat je zapnuto, s nízkou rychlostí shromažďování dat, pro tento kanál, pokud není parametr *ChannelMonitoring* správce front MQMON\_NONE.

**MQMON\_MEDIUM**

Shromažďování online monitorovacích dat je zapnuto, se střední rychlostí shromažďování dat, pro tento kanál, pokud není parametr *ChannelMonitoring* správce front MQMON\_NONE.

**MQMON\_HIGH**

Shromažďování online monitorovacích dat je zapnuto, s vysokou rychlostí shromažďování dat, pro tento kanál, pokud není parametr *ChannelMonitoring* správce front MQMON\_NONE.

**ChannelName (MQCFST)**

Název kanálu (identifikátor parametru: MQCACH\_CHANNEL\_NAME).

Maximální délka řetězce je MQ\_CHANNEL\_NAME\_LENGTH.

**ChannelStatus (MQCFIN)**

Stav kanálu (identifikátor parametru: MQIACH\_CHANNEL\_STATUS).

Hodnota může být následující:

**MQCHS\_BINDING**

Kanál jedná s partnerem.

**MQCHS\_INACTIVE**

Kanál není aktivní.

**MQCHS\_STARTING**

Kanál čeká na aktivaci.

**MQCHS\_RUNNING**

Kanál se přenáší nebo čeká na zprávy.

**MQCHS\_PAUSED**

Kanál je pozastaven.

**MQCHS\_STOPPING**

Probíhá zastavení kanálu.

**MQCHS\_RETRYING**

Kanál se znovu pokusí o vytvoření připojení.

**MQCHS\_STOPPED**

Kanál je zastaven.

**MQCHS\_REQUESTING**

Kanál žadatele vyžaduje připojení.



**MQCHS\_INITIALIZING**

Probíhá inicializace kanálu.

Tento parametr je vrácen v případě, že kanál je kanálem odesílatele klastru ( CLUSSDR ) Jen.

**ClusterDate (MQCFST)**

Datum klastru ve formě yyyy-mm-dd (identifikátor parametru: MQCA\_CLUSTER\_DATE).

Datum, kdy byly informace k dispozici pro lokálního správce front.

**ClusterInfo (MQCFIN)**

Informace o klastru (identifikátor parametru: MQIACF\_CLUSTER\_INFO).

Informace o klastru jsou k dispozici pro lokálního správce front.

**ClusterName (MQCFST)**

Název klastru (identifikátor parametru: MQCA\_CLUSTER\_NAME).

**ClusterTime (MQCFST)**

Čas klastru, ve tvaru hh.mm.ss (identifikátor parametru: MQCA\_CLUSTER\_TIME).

Doba, kdy byly informace zpřístupněny lokálnímu správci front.

**CLWLChannelPriority (MQCFIN)**

Priorita kanálu (identifikátor parametru: MQIACH\_CLWL\_CHANNEL\_PRIORITY).

**CLWLChannelRank (MQCFIN)**

Hodnocení kanálu (identifikátor parametru: MQIACH\_CLWL\_CHANNEL\_RANK).

**CLWLChannelWeight (MQCFIN)**

Váhový váha kanálu (identifikátor parametru: MQIACH\_CLWL\_CHANNEL\_WEIGHT).

**ConnectionName (MQCFST)**

Název připojení (identifikátor parametru: MQCACH\_CONNECTION\_NAME).

Maximální délka řetězce je MQ\_CONN\_NAME\_LENGTH. V systému z/OS je to MQ\_LOCAL\_ADDRESS\_LENGTH.

**DataConversion (MQCFIN)**

Určuje, zda musí odesílatel převést data aplikace (identifikátor parametru: MQIACH\_DATA\_CONVERSION).

Hodnota může být následující:

**MQCDC\_NO\_SENDER\_CONVERSION**

Odesílatel nekonvertují.

**MQCDC\_SENDER\_CONVERSION**

Převod odesílatelem.

**DiscInterval (MQCFIN)**

Interval odpojení (identifikátor parametru: MQIACH\_DISC\_INTERVAL).

**HeaderCompression (MQCFIL)**

Techniky komprese dat záhlaví podporované kanálem (identifikátor parametru: MQIACH\_HDR\_COMPRESSION). Uvedené hodnoty jsou v pořadí předvolby.

Hodnota může být jedna, nebo více, z

**MQCOMPRESS\_NONE**

Neprovádí se žádná komprese dat hlavičky.

**MQCOMPRESS\_SYSTEM**

Provádí se komprese dat hlavičky.

**HeartbeatInterval (MQCFIN)**

Interval prezenčního signálu (identifikátor parametru: MQIACH\_HB\_INTERVAL).



**KeepAliveInterval (MQCFIN)**

Interval KeepAlive (identifikátor parametru: MQIACH\_KEEP\_ALIVE\_INTERVAL). Tento parametr se vztahuje pouze k produktu z/OS .

**LocalAddress (MQCFST)**

Lokální komunikační adresa pro kanál (identifikátor parametru: MQCACH\_LOCAL\_ADDRESS).

Maximální délka řetězce je MQ\_LOCAL\_ADDRESS\_LENGTH.

**LongRetryCount (MQCFIN)**

Počet dlouhých opakování (identifikátor parametru: MQIACH\_LONG\_RETRY).

**LongRetryInterval (MQCFIN)**

Dlouhý časovač (identifikátor parametru: MQIACH\_LONG\_TIMER).

**MaxMsgLength (MQCFIN)**

Maximální délka zprávy (identifikátor parametru: MQIACH\_MAX\_MSG\_LENGTH).

**MCAName (MQCFST)**

Název agenta kanálu zpráv (identifikátor parametru: MQCACH\_MCA\_NAME).

Maximální délka řetězce je MQ\_MCA\_NAME\_LENGTH.

**MCAType (MQCFIN)**

Typ agenta kanálu zpráv (identifikátor parametru: MQIACH\_MCA\_TYPE).

Hodnota může být následující:

**MQMCAT\_PROCESS**

process.

**MQMCAT\_THREAD**

Podproces (pouze Windows ).

**MCAUserIdentifier (MQCFST)**

Identifikátor uživatele agenta kanálu zpráv (identifikátor parametru: MQCACH\_MCA\_USER\_ID).

Maximální délka řetězce je MQ\_USER\_ID\_LENGTH.

**MessageCompression (MQCFIL)**

Techniky komprese dat zpráv podporované kanálem (identifikátor parametru: MQIACH\_MSG\_COMPRESSION). Uvedené hodnoty jsou v pořadí předvolby.

Hodnota může být jedna, nebo více:

**MQCOMPRESS\_NONE**

Neprovádí se žádná komprese dat zprávy.

**MQCOMPRESS\_RLE**

Komprese dat zprávy se provádí pomocí kódování délky spuštění.

**MQCOMPRESS\_ZLIBFAST**

Komprese dat zprávy se provádí pomocí kódování ZLIB s prioritou rychlosti.

**MQCOMPRESS\_ZLIBHIGH**

Komprese dat zprávy se provádí pomocí kódování ZLIB s prioritou komprese.

**ModeName (MQCFST)**

Název režimu (identifikátor parametru: MQCACH\_MODE\_NAME).

Maximální délka řetězce je MQ\_MODE\_NAME\_LENGTH.

**MsgExit (MQCFST)**

Název uživatelské procedury pro zprávy (identifikátor parametru: MQCACH\_MSG\_EXIT\_NAME).

Maximální délka řetězce je MQ\_EXIT\_NAME\_LENGTH.

V následujících prostředích může být pro kanál definováno více než jedno ukončení zprávy. Je-li definována více než jedna uživatelská procedura pro zprávy, je seznam názvů vrácen ve struktuře

MQCFSL místo struktury (MQCFST) . Prostředí jsou: AIX, HP-UX, IBM i, Solaris, Linux a Windows.  
Struktura MQCFSL se vždy používá v produktu z/OS.

***MsgRetryCount (MQCFIN)***

Počet opakování zprávy (identifikátor parametru: MQIACH\_MR\_COUNT).

***MsgRetryExit (MQCFST)***

Název uživatelské procedury opakování zprávy (identifikátor parametru: MQCACH\_MR\_EXIT\_NAME).

Maximální délka řetězce je MQ\_EXIT\_NAME\_LENGTH.

***MsgRetryInterval (MQCFIN)***

Interval opakování zprávy (identifikátor parametru: MQIACH\_MR\_INTERVAL).

***MsgRetryUserData (MQCFST)***

Uživatelská data ukončení opakování zprávy (identifikátor parametru: MQCACH\_MR\_EXIT\_USER\_DATA).

Maximální délka řetězce je MQ\_EXIT\_DATA\_LENGTH.

***MsgUserData (MQCFST)***

Uživatelská data ukončení zprávy (identifikátor parametru: MQCACH\_MSG\_EXIT\_USER\_DATA).

Maximální délka řetězce je MQ\_EXIT\_DATA\_LENGTH.

V následujících prostředích může být pro kanál definován více než jeden řetězec uživatelských dat uživatelské procedury pro zprávy. Je-li definován více než jeden řetězec, vrátí se seznam řetězců ve struktuře MQCFSL místo struktury (MQCFST) . Prostředí jsou: AIX, HP-UX, IBM i, Solaris, Linux a Windows. Struktura MQCFSL se vždy používá v produktu z/OS.

***NetworkPriority (MQCFIN)***

Priorita sítě (identifikátor parametru: MQIACH\_NETWORK\_PRIORITY).

***NonPersistentMsgSpeed (MQCFIN)***

Rychlost, jakou se mají odesílat netrvalé zprávy (identifikátor parametru: MQIACH\_NPM\_SPEED).

Hodnota může být následující:

***MQNPMS\_NORMAL***

Normální rychlost.

***MQNPMS\_FAST***

Rychlá rychlost.

***Password (MQCFST)***

Heslo (identifikátor parametru: MQCACH\_PASSWORD). Tento parametr není k dispozici v systému z/OS.

Je-li definováno neprázdné heslo, je vráceno jako hvězdičky. Jinak se vrátí jako prázdná hodnota.

Maximální délka řetězce je MQ\_PASSWORD\_LENGTH. Použije se však pouze prvních 10 znaků.

***PutAuthority (MQCFIN)***

Oprávnění k vložení (identifikátor parametru: MQIACH\_PUT\_AUTHORITY).

Hodnota může být následující:

***MQPA\_DEFAULT***

Je použit výchozí identifikátor uživatele.

***MQPA\_CONTEXT***

Identifikátor uživatele kontextu je použit.

***MQPA\_ALTERNATE\_OR\_MCA***

Je použit identifikátor uživatele z pole *UserIdentifier* deskriptoru zpráv. Jakékoli ID uživatele přijaté ze sítě se nepoužije. Tato hodnota je platná pouze pro z/OS.

***MQPA\_ONLY\_MCA***

Použije se výchozí identifikátor uživatele. Jakékoli ID uživatele přijaté ze sítě se nepoužije. Tato hodnota je platná pouze pro z/OS.

**QMgrDefinitionType (MQCFIN)**

Typ definice správce front (identifikátor parametru: MQIACF\_Q\_MGR\_DEFINITION\_TYPE).

Hodnota může být následující:

**MQQMDT\_EXPLICIT\_CLUSTER\_SENDER**

Odesílací kanál klastru z explicitní definice.

**MQQMDT\_AUTO\_CLUSTER\_SENDER**

Odesílací kanál klastru podle automatické definice.

**MQQMDT\_CLUSTER\_RECEIVER**

Přijímací kanál klastru.

**MQQMDT\_AUTO\_EXP\_CLUSTER\_SENDER**

Odesílací kanál klastru, a to jak z explicitní definice, tak i z automatické definice.

**QMgrIdentifier (MQCFST)**

Identifikátor správce front (identifikátor parametru: MQCA\_Q\_MGR\_IDENTIFIER).

Jedinečný identifikátor správce front.

**QMgrName (MQCFST)**

Název správce front (identifikátor parametru: MQCA\_CLUSTER\_Q\_MGR\_NAME).

Maximální délka řetězce je MQ\_Q\_MGR\_NAME\_LENGTH.

**QMgrType (MQCFIN)**

Typ správce front (identifikátor parametru: MQIACF\_Q\_MGR\_TYPE).

Hodnota může být následující:

**MQQMT\_NORMAL**

Normální správce front.

**MQQMT\_REPOSITORY**

Správce front úložiště.

**ReceiveExit (MQCFST)**

Název uživatelské procedury příjmu (identifikátor parametru: MQCACH\_RCV\_EXIT\_NAME).

Maximální délka řetězce je MQ\_EXIT\_NAME\_LENGTH.

V následujících prostředích lze pro kanál definovat více než jednu uživatelskou proceduru pro přijetí zprávy. Je-li definována více než jedna uživatelská procedura pro přijetí zprávy, bude seznam názvů vrácen ve struktuře MQCFSL místo struktury (MQCFST). Prostředí jsou: AIX, HP-UX, IBM i, Solaris, Linux a Windows. Struktura MQCFSL se vždy používá v produktu z/OS.

**ReceiveUserData (MQCFST)**

Uživatelská data ukončení příjmu (identifikátor parametru: MQCACH\_RCV\_EXIT\_USER\_DATA).

Maximální délka řetězce je MQ\_EXIT\_DATA\_LENGTH.

V následujících prostředích může být pro kanál definován více než jeden řetězec uživatelských dat pro ukončení příjmu. Je-li definován více než jeden řetězec, vrátí se seznam řetězců ve struktuře MQCFSL místo struktury (MQCFST). Prostředí jsou: AIX, HP-UX, IBM i, Solaris, Linux a Windows. Struktura MQCFSL se vždy používá v produktu z/OS.

**SecurityExit (MQCFST)**

Název uživatelské procedury zabezpečení (identifikátor parametru: MQCACH\_SEC\_EXIT\_NAME).

Maximální délka řetězce je MQ\_EXIT\_NAME\_LENGTH.

**SecurityUserData (MQCFST)**

Uživatelská data ukončení zabezpečení (identifikátor parametru: MQCACH\_SEC\_EXIT\_USER\_DATA).

Maximální délka řetězce je MQ\_EXIT\_DATA\_LENGTH.

**SendExit (MQCFST)**

Název uživatelské procedury odeslání (identifikátor parametru: MQCACH\_SEND\_EXIT\_NAME).

Maximální délka řetězce je MQ\_EXIT\_NAME\_LENGTH.

V následujících prostředích může být pro kanál definován více než jedna uživatelská procedura odeslání. Je-li definována více než jedna uživatelská procedura odeslání, bude seznam názvů vrácen ve struktuře MQCFSL místo struktury (MQCFST) . Prostředí jsou: AIX, HP-UX, IBM i, Solaris, Linux a Windows. Struktura MQCFSL se vždy používá v produktu z/OS.

**SendUserData (MQCFST)**

Uživatelská data ukončení odeslání (identifikátor parametru: MQCACH\_SEND\_EXIT\_USER\_DATA).

Maximální délka řetězce je MQ\_EXIT\_DATA\_LENGTH.

V následujících prostředích může být pro kanál definován více než jeden řetězec uživatelských dat odeslání. Je-li definován více než jeden řetězec, vrátí se seznam řetězců ve struktuře MQCFSL místo struktury (MQCFST) . Prostředí jsou: AIX, HP-UX, IBM i, Solaris, Linux a Windows. Struktura MQCFSL se vždy používá v produktu z/OS.

**SeqNumberWrap (MQCFIN)**

Pořadové číslo posloupnosti (identifikátor parametru: MQIACH\_SEQUENCE\_NUMBER\_WRAP).

**ShortRetryCount (MQCFIN)**

Krátký počet opakování (identifikátor parametru: MQIACH\_SHORT\_RETRY).

**ShortRetryInterval (MQCFIN)**

Krátký časovač (identifikátor parametru: MQIACH\_SHORT\_TIMER).

**SSLCipherSpec (MQCFST)**

CipherSpec (identifikátor parametru: MQCACH\_SSL\_CIPHER\_SPEC).

Délka řetězce je MQ\_SSL\_CIPHER\_SPEC\_LENGTH.

**SSLClientAuth (MQCFIN)**

Ověřování klienta (identifikátor parametru: MQIACH\_SSL\_CLIENT\_AUTH).

Hodnota může být následující:

**MQSCA\_REQUIRED**

Vyžadováno ověření klienta

**MQSCA\_OPTIONAL**

Ověření klienta je volitelné.

Definuje, zda produkt IBM MQ vyžaduje certifikát od klienta SSL.

**SSLPeerName (MQCFST)**

Název partnera (identifikátor parametru: MQCACH\_SSL\_PEER\_NAME).

Délka řetězce je MQ\_SSL\_PEER\_NAME\_LENGTH. V systému z/OS je to MQ\_SHORT\_PEER\_NAME\_LENGTH.

Určuje filtr, který má být použit pro porovnání s rozlišujícím názvem certifikátu od partnerského správce front nebo klienta na druhém konci kanálu. (Rozlišovací jméno je identifikátor certifikátu SSL.) Pokud se rozlišující název v certifikátu přijatý od rovnocenného partnera neshoduje s filtrem SSLPEER , kanál se nespustí.

**Suspend (MQCFIN)**

Uvádí, zda je správce front pozastaven (identifikátor parametru: MQIACH\_SUSPEND).

Hodnota může být následující:

**MQSUS\_NO**

Správce front není pozastaven z klastru.

**MQSUS\_YES**

Správce front je pozastaven z klastru.

**TpName (MQCFST)**

Název transakčního programu (identifikátor parametru: MQCACH\_TP\_NAME).

Maximální délka řetězce je MQ\_TP\_NAME\_LENGTH.

**TransmissionQName (MQCFST)**

Název přenosové fronty (identifikátor parametru: MQCA\_XMIT\_Q\_NAME). Přenosová fronta klastru používaná správcem front.

Maximální délka řetězce je MQ\_Q\_NAME\_LENGTH.

**TransportType (MQCFIN)**

Typ přenosového protokolu (identifikátor parametru: MQIACH\_XMIT\_PROTOCOL\_TYPE).

Hodnota může být následující:

**MQXPT\_LU62**

LU 6.2.

**MQXPT\_TCP**

TCP -

**MQXPT\_NETBIOS**

NetBIOS.

**MQXPT\_SPX**

SPX.

**MQXPT\_DECNET**

Desík.

**UseDLQ (MQCFIN)**

Určuje, zda se fronta nedoručených zpráv používá, když zprávy publikování nelze doručit do správné fronty odběratele (identifikátor parametru: MQIA\_USE\_DEAD\_LETTER\_Q)).

**UserIdentifier (MQCFST)**

Identifikátor uživatele úlohy (identifikátor parametru: MQCACH\_USER\_ID). Tento parametr není k dispozici v systému z/OS.

Maximální délka řetězce je MQ\_USER\_ID\_LENGTH. Použije se však pouze prvních 10 znaků.

**Version (MQCFST)**

Verze instalace produktu IBM MQ, ke které je přidružen správce front klastru. (identifikátor parametru: MQCA\_VERSION). Verze má formát VVRRMMFF:

VV: Verze

RR: Vydání (release)

MM: Úroveň údržby (maintenance level)

FF: Úroveň oprav (fix level)

**Zjistit objekt informací o komunikaci**

Příkaz Inquire Communication Information Object (MQCMD\_INQUIREC\_COMM\_INFO) nepopírá o attributech existujících objektů s informacemi o komunikaci IBM MQ.

HP Integrity NonStop Server	IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
	✓	✓	✓	

**Požadované parametry:**

*CommInfoName*

**Volitelné parametry:**

*CommInfoAttrs, IntegerFilterCommand, StringFilterCommand*

## Povinné parametry

### **ComminfoName (MQCFST)**

Název definice informací o komunikaci o tom, které informace mají být vráceny (identifikátor parametru: MQCA\_COMM\_INF\_NAME).

Název informací o komunikaci je vždy vrácen bez ohledu na požadované atributy.

Maximální délka řetězce je MQ\_COMM\_INFO\_NAME\_LENGTH.

## Nepovinné parametry

### **ComminfoAttrs (MQCFIL)**

Atributy Comminfo (identifikátor parametru: MQIACF\_COMM\_INFO\_ATTRS).

V seznamu atributů může být uvedena následující hodnota na své vlastní výchozí hodnotě, pokud není zadán parametr:

#### **MQIACF\_ALL**

Všechny atributy.

nebo kombinace následujících možností:

#### **MQIA\_CODE\_CHAR\_SET\_ID**

CCSID pro přenášené zprávy.

#### **MQIA\_COMM\_EVENT**

Ovládací prvek události Comminfo.

#### **MQIA\_MCAST\_BRIDGE**

Multicast multicast

#### **MQIA\_MONITOR\_INTERVAL**

Frekvence aktualizace pro informace o monitorování.

#### **KÓDOVÁNÍ MQIACF\_**

Kódování pro odeslané zprávy.

#### **MQIACH\_MC\_HB\_INTERVAL**

Interval prezenčního signálu výběrového vysílání.

#### **HISTORIE MQIACH\_MSG\_HISTORY**

Množství historie zpráv, které se uchovají.

#### **MQIACH\_MULTICAST\_PROPERTIES**

Řídící prvek vlastností výběrového vysílání.

#### **MQIACH\_NEW\_SUBSCRIBER\_HISTORY**

Historie nového odběratele.

#### **MQIACH\_PORT**

Číslo portu.

#### **MQCA\_ALTERATION\_DATE**

Datum, kdy byly informace naposledy změněny.

#### **MQCA\_ALTERATION\_TIME**

Čas, kdy byly informace naposledy změněny.

#### **MQCA\_COMM\_INFO\_DESC**

Popis informací.

#### **MQCA\_COMM\_INFO\_TYPE**

Typ informací.

#### **MAQCACH\_GROUP\_ADDRESS**

Adresa skupiny.

### **IntegerFilterCommand (MQCFIF)**

Deskriptor příkazu filtru celých čísel. Identifikátor parametru musí být libovolný celočíselný parametr typu povolený v produktu *ComminfoAttrs* kromě MQIACF\_ALL. Tento parametr slouží k omezení

výstupu z příkazu určením podmínky filtru. Informace o použití této podmínky filtru viz [“MQCFIF- parametr filtru celých čísel PCF”](#) na stránce 1838 .

Pokud uvedete celočíselný filtr pro *CommInfoType* (MQIA\_COMM\_INF\_TYPE), nemůžete také zadat argument *CommInfoType* .

Pokud uvedete filtr celého čísla, nemůžete také uvést řetězcový filtr pomocí parametru *StringFilterCommand* .

### **StringFilterCommand (MQCFSF)**

Deskriptor příkazu filtru řetězce. Identifikátor parametru musí být jakýkoli parametr typu řetězec povolený v *CommInfoAttrs* kromě MQCA\_COMM\_INFO\_\_NAME. Tento parametr slouží k omezení výstupu z příkazu určením podmínky filtru. Informace o použití této podmínky filtru viz [“MQCFSF- parametr filtru řetězce PCF”](#) na stránce 1845 .

Pokud uvedete filtr řetězce, nemůžete také zadat celočíselný filtr pomocí parametru *IntegerFilterCommand* .

## **Dotaz na objekt informací o komunikaci (odezva)**

Odezva na příkaz Inquire Communication Information Object (MQCMD\_INQUIRE\_COMM\_INFO) se skládá z hlavičky odpovědi následovaného strukturou CommInfoName a požadovanou kombinací struktur parametru atributu (kde je to vhodné).

HP Integrity NonStop Server	IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
	✓	✓	✓	

Pokud byl zadán generický název informací o komunikaci, je pro každý nalezený objekt generována jedna taková zpráva.

### **Vždy vráceno:**

*CommInfoName*

### **Vráceno:**

*AlterationDate, AlterationTime, Bridge, CCSID, CommEvent, Description, Encoding, GrpAddress, MonitorInterval, MulticastHeartbeat, MulticastPropControl, MsgHistory, NewSubHistory, PortNumber, Type*

## **Data odpovědi**

### **AlterationDate (MQCFST)**

Datum změny (identifikátor parametru: MQCA\_ALTERATION\_DATE).

Datum, kdy byly informace naposledy pozměněny, ve formuáři yyyy-mm-dd.

### **AlterationTime (MQCFST)**

Čas změny (identifikátor parametru: MQCA\_ALTERATION\_TIME).

Čas, kdy byly informace naposledy změněny, ve formuáři hh.mm.ss.

### **Bridge (MQCFIN)**

Překlenutí výběrového vysílání (identifikátor parametru: MQIA\_MCAST\_BRIDGE).

Určuje, zda budou publikování z aplikací, které nepoužívají výběrové vysílání, přenášena do aplikací využívajících výběrové vysílání.

### **CCSID (MQCFIN)**

CCSID, které jsou zprávy trasované v (identifikátor parametru: MQIA\_CODED\_CHAR\_SET\_ID).

Identifikátor kódované znakové sady, ve které jsou zprávy přenášeny.

### **CommEvent (MQCFIN)**

Řízení událostí (identifikátor parametru: MQIA\_COMM\_EVENT).



Určuje, zda jsou generovány zprávy událostí pro manipulátory výběrového vysílání vytvořené s použitím tohoto objektu COMMINFO. Hodnota může být následující:

**MQEV\_DISABLED**

Vytváření sestav událostí je zakázáno.

**POVOLENÝ MQEVR\_**

Vytváření sestav událostí je povoleno.

**VÝJIMKA MQEVR\_EXCEPTION**

Hlášení o událostech spolehlivosti zpráv pod povolenou prahovou hodnotou spolehlivosti.

**CommInfoName (MQCFST)**

Název definice informací o komunikaci (identifikátor parametru: MQCA\_COMM\_INFO\_\_NAME).

Maximální délka řetězce je MQ\_COMM\_INFO\_NAME\_LENGTH.

**Description (MQCFST)**

Popis definice informací o komunikaci (identifikátor parametru: MQCA\_COMM\_INFO\_DESC).

Maximální délka řetězce je MQ\_COMM\_INFO\_DESC\_LENGTH.

**Encoding (MQCFIN)**

Kódování, ve kterém jsou zprávy přenášeny (identifikátor parametru: MQIACF\_ENCODING).

Kódování, ve kterém jsou zprávy přenášeny. Hodnota může být některá z následujících:

**MQENC\_AS\_PUBLIKOVÁNO**

Kódování převzaté z publikované zprávy.

**MQENC\_NORMAL**

**OBRÁCENÝ DOBROPIS**

**MQENC\_S390**

**MQENC\_TNS**

**GrpAddress (MQCFST)**

Adresa IP skupiny nebo název DNS (identifikátor parametru: MQCACH\_GROUP\_ADDRESS).

Maximální délka řetězce je MQ\_GROUP\_ADDRESS\_LENGTH.

**MonitorInterval (MQCFIN)**

Frekvence monitorování (identifikátor parametru: MQIA\_MONITOR\_INTERVAL).

Jak často, v sekundách, jsou informace o monitorování aktualizovány a generovány zprávy událostí.

**MulticastHeartbeat (MQCFIN)**

Interval prezenčního signálu pro výběrové vysílání (identifikátor parametru: MQIACH\_MC\_HB\_INTERVAL).

Interval prezenčního signálu v milisekundách pro vysílače výběrového vysílání.

**MulticastPropControl (MQCFIN)**

Řídící prvek vlastnosti výběrového vysílání (identifikátor parametru: MQIACH\_MULTICAST\_PROPERTIES).

Určete, které vlastnosti MQMD a vlastnosti uživatele mají tok se zprávou. Hodnota může být některá z následujících:

**MQMCP\_ALL**

Všechny vlastnosti MQMD a uživatele.

**MQMAP\_REPLY**

Vlastnosti související s odpovídáním na zprávy.

**UŽIVATEL MQMAP\_USER**

Pouze uživatelské vlastnosti.

**MQMAP\_NONE**

Žádné MQMD nebo uživatelské vlastnosti.

## **MQMAP\_COMPAT**

Vlastnosti jsou přenášeny ve formátu kompatibilním s předchozími klienty výběrového vysílání.

## **MsgHistory (MQCFIN)**

Historie zpráv (identifikátor parametru: MQIACH\_MSG\_HISTORY).

Množství historie zpráv, v kilobajtech, které uchovává systém k obsluze opakovaných přenosů v případě NACKS.

## **NewSubHistory (MQCFIN)**

Historie nového odběratele (identifikátor parametru: MQIACH\_NEW\_SUBSUSCRIBER\_HISTORY).

Řídí, jak velká historická data obdrží nový odběratel. Hodnota může být některá z následujících:

### **MQNSH\_NONE**

Jsou odeslány pouze publikování z doby odběru.

### **MQNSH\_ALL**

Jak je známo mnoho historie, jak je známo, znovu se přenáší.

## **PortNumber (MQCFIN)**

Číslo portu (identifikátor parametru: MQIACH\_PORT).

Číslo přenosového portu.

## **Type (MQCFIN)**

Typ definice komunikačních informací (identifikátor parametru: MQIA\_COMM\_INFO\_TYPE).

Hodnota může být následující:

### **MQCIT\_MULTICAST**

Výběrové vysílání

## **Zjistit připojení**

Příkaz Inquire connection (MQCMD\_INQUIRE\_CONNECTION) se dotazuje na aplikace, které jsou připojeny ke správci front, stav všech transakcí, které tyto aplikace běží, a objekty, které aplikace otevřela.

<b>HP Integrity NonStop Server</b>	<b>IBM i</b>	<b>SYSTÉM UNIX a Linux</b>	<b>Windows</b>	<b>z/OS</b>
	✓	✓	✓	✓

## **Povinné parametry**

### **ConnectionId (MQCFBS)**

Identifikátor připojení (identifikátor parametru: MQBACF\_CONNECTION\_ID).

Tento parametr je jedinečný identifikátor připojení přidružený k aplikaci, která je připojena ke správci front. Uvedte buď tento parametr **nebo** *GenericConnectionId*.

Všem připojením je přiřazen jedinečný identifikátor správce front bez ohledu na to, jak je navázáno spojení.

Potřebujete-li uvést generický identifikátor připojení, použijte místo toho parametr *GenericConnectionId*.

Délka řetězce je MQ\_CONNECTION\_ID\_LENGTH.

### **GenericConnectionId (MQCFBS)**

Generická specifikace identifikátoru připojení (identifikátor parametru: MQBACF\_GENERIC\_CONNECTION\_ID).

Uvedte buď tento parametr **nebo** *ConnectionId*.

Uvedete-li bajtový řetězec s nulovou délkou nebo jeden obsahuje pouze null bajtů, jsou vráceny informace o všech identifikátorech připojení. Tato hodnota je jediná hodnota povolená pro *GenericConnectionId*.

Délka řetězce je MQ\_CONNECTION\_ID\_LENGTH.

## Nepovinné parametry

### **ByteStringFilterCommand (MQCFBF)**

Deskriptor příkazu filtru bajtového řetězce. Identifikátor parametru musí být MQBACF\_EXTERNAL\_UOW\_ID, MQBACF\_ORIGIN\_UOW\_ID nebo MQBACF\_Q\_MGR\_UOW\_ID. Tento parametr slouží k omezení výstupu z příkazu určením podmínky filtru. Informace o použití této podmínky filtru viz [“MQCFBF-parametr filtru bajtových řetězců PCF”](#) na stránce 1833 .

Pokud zadáte filtr bajtových řetězců, nemůžete také zadat celočíselný filtr pomocí parametru *IntegerFilterCommand* nebo řetězcový filtr pomocí parametru *StringFilterCommand* .



### **CommandScope (MQCFST)**

Rozsah příkazu (identifikátor parametru: MQCACF\_COMMAND\_SCOPE). Tento parametr se vztahuje pouze k produktu z/OS .

Uvádí, jak se příkaz provádí, když je správce front členem skupiny sdílení front. Můžete uvést jednu z následujících možností:

- prázdné (nebo vynechte parametr úplně). Příkaz bude proveden ve správci front, v němž byl zadán.
- Název správce front. Příkaz se provede ve vámi specifikujete správce front a bude aktivní v rámci skupiny sdílení front. Uvedete-li jiné jméno správce front než správce front, do kterého jste zadali správce front, musíte používat prostředí skupiny sdílení front a musí být povolen příkazový server.
- Hvězdička (\*). Příkaz se provádí na lokálním správci front a je také předán každému aktivnímu správci front ve skupině sdílení front.

Maximální délka je MQ\_Q\_MGR\_NAME\_LENGTH.

*CommandScope* nelze použít jako parametr k filtrování.

### **ConnectionAttrs (MQCFIL)**

Atributy připojení (identifikátor parametru: MQIACF\_CONNECTION\_ATTRS).

Seznam atributů může uvádět následující hodnotu na své vlastní výchozí hodnotě, pokud není parametr zadán:

#### **MQIACF\_ALL**

Všechny atributy vybraného *ConnInfoType*.

nebo pokud vyberete hodnotu proměnné MQIACF\_CONN\_INFO\_CONN pro *ConnInfoType*, kombinace těchto možností:

#### **MQBAKF\_CONNECTION\_ID**

Identifikátor připojení.

#### **MQBACF\_EXTERNAL\_UOW\_ID**

Identifikátor externí jednotky zotavení přidružený k připojení.

#### **MQBAF\_ORIGIN\_UOW\_ID**

Jednotka identifikátoru zotavení přiřazená původcem (platí pouze pro z/OS).

#### **MQBAKF\_Q\_MGR\_UOW\_ID**

Jednotka identifikátoru zotavení přiřazená správcem front.

#### **MQCAF\_APPL\_TAG**

Název aplikace, která je připojena ke správci front.

#### **ID OKAKTUS**

4znakový identifikátor adresního prostoru aplikace identifikovaný v objektu MQCACF\_APPL\_TAG (platný pouze v systému z/OS).

#### **MQCACFF\_NÁZEV\_PŮVODNÍ\_JMÉNO**

Originator of the unit of recovery (valid on z/OS only).

**MQCACF\_PSB\_NÁZEV**

Osmiznakový název bloku specifikace programu (PSB) přidruženého ke spuštěné transakci IMS (platí pouze pro z/OS).

**MQCAF\_PST\_ID**

4znakový identifikátor oblasti tabulky specifikace programu IMS (PST) pro připojenou oblast IMS (platný pouze v systému z/OS).

**MQCACF\_TASK\_NUMBER**

Číslicové číslo úlohy CICS (platné pouze pro z/OS).

**ID\_TRANSAKCE\_MQCQU**

Čtyřznakový identifikátor transakce CICS (platný pouze v systému z/OS).

**MQCACF\_UOW\_LOG\_NÁZEV\_ROZŠÍŘENÍ**

Název prvního rozšíření vyžadovaného pro zotavení transakce. Hodnota MQCACF\_UOW\_LOG\_EXTENT\_NAME není platná pro produkt z/OS.

**DATUM ZAHÁJENÍ ÚLOHY MQCACFF\_UOW\_LOG\_START\_DATE**

Datum, kdy byla transakce přidružená k aktuálnímu připojení poprvé zapsána do protokolu.

**ČAS ZAHÁJENÍ ÚLOHY MQCACFF\_UOW\_LOG\_START\_TIME**

Čas, kdy byla transakce přidružená k aktuálnímu připojení poprvé zapsána do protokolu.

**DATUM ZAHÁJENÍ MQCACF\_UOW\_START\_DATE**

Datum, kdy byla spuštěna transakce přidružená k aktuálnímu připojení.

**DOBA SPUŠTĚNÍ MQCACF\_UOW\_START\_TIME**

Čas, kdy byla spuštěna transakce přidružená k aktuálnímu připojení.

**IDENTIFIKÁTOR UŽIVATELE MQCACFF\_**

Identifikátor uživatele aplikace, která je připojena ke správci front.

**NÁZEV KANÁLU MQCACHE\_NAME**

Název kanálu přidruženého k připojené aplikaci.

**NÁZEV PŘIHOJENÍ MQCACH\_CONNECTION\_NAME**

Název připojení kanálu přidruženého k aplikaci.

**MQIA\_TYP\_APLIKACE**

Typ aplikace připojené ke správci front.

**VOLBY MQIACF\_CONNECT\_OPTIONS**

Volby připojení, které jsou aktuálně platné pro toto připojení aplikace.

Jako hodnotu filtru nelze použít hodnotu MQCNO\_STANDARD\_BINDING.

**ID\_PROCESU\_MIME**

Identifikátor procesu aplikace, která je aktuálně připojena ke správci front.

Tento parametr není platný v systému z/OS.

**ID\_PODPROCESU MQIACF\_THREAD\_ID**

Identifikátor podprocesu aplikace, která je aktuálně připojena ke správci front.

Tento parametr není platný v systému z/OS.

**MQIACF\_UOW\_STATE**

Stav jednotky práce.

**MQIACF\_UOW\_TYPE**

Typ externí jednotky identifikátoru zotavení, který je srozumitelná pro správce front.

nebo pokud vyberete hodnotu proměnné MQIACF\_CONN\_INFO\_HANDLE pro *ConnInfoType*, kombinace těchto možností:

**OBJEKT MQCACF\_OBJECT\_NAME**

Název každého objektu, který má připojení otevřeno.

**NÁZEV PŘIHOJENÍ MQCACH\_CONNECTION\_NAME**

Název připojení kanálu přidruženého k aplikaci.

**MQIA\_QSG\_DISP**

Dispozice objektu (platné pouze u z/OS).

Modul MQIA\_QSG\_DISP nelze použít jako parametr k filtrování.

**MQIA\_READ\_AHEAD**

Stav připojení dopředného čtení.

**MQIA\_UR\_DISP**

Dispozice jednotky zotavení přidružená k připojení (platí pouze pro z/OS).

**MQIACF\_HANDLE\_STATE,**

Zda probíhá volání rozhraní API.

**MQIACF\_OBJECT\_TYPE**

Typ každého objektu, který má připojení otevřeno.

**VOLBY MQIACF\_OPEN\_OPTIONS**

Volby používané při připojení k otevření jednotlivých objektů.

nebo pokud vyberete hodnotu MQIACF\_CONN\_INFO\_ALL pro *ConnInfoType*, jakákoli z předchozích hodnot.

**ConnInfoType (MQCFIN)**

Typ informací o připojení, které mají být vráceny (identifikátor parametru: MQIACF\_CONN\_INFO\_TYPE).

Hodnota může být některá z následujících:

**MQIACF\_CONN\_INFO\_CONN**

Informace o připojení. V produktu z/OS obsahuje MQIACF\_CONN\_INFO\_CONN podprocesy, které mohou být logicky nebo ve skutečnosti nepřidružené k připojení, spolu s těmi podprocesy, které jsou nejisté a pro které je třeba provést externí zásah, aby je bylo možné vyřešit. Hodnota MQIACF\_CONN\_INFO\_CONN je výchozí hodnotou použitou v případě, že parametr není zadán.

**MQIACF\_CONN\_INFO\_HANDLE**

Informace týkající se pouze těch objektů, které byly otevřeny uvedeným připojením.

**MQIACF\_CONN\_INFO\_ALL**

Informace o připojení a informace o objektech, které má připojení otevřeno.

*ConnInfoType* nelze použít jako parametr k filtrování.

**IntegerFilterCommand (MQCFIF)**

Deskriptor příkazu filtru celých čísel. Identifikátor parametru musí být libovolný celočíselný parametr, který je povolen v produktu *ConnectionAttrs*, kromě výjimek uvedených a MQIACF\_ALL. Tento parametr slouží k omezení výstupu z příkazu určením podmínky filtru. Hodnotu MQCNO\_STANDARD\_BINDING v parametru MQIACF\_CONNECT\_OPTIONS nelze použít s operátorem MQCFOP\_CONTAINS nebo MQCFOP\_EXCLUDES. Informace o použití této podmínky filtru viz [“MQCFIF-parametr filtru celých čísel PCF” na stránce 1838](#).

Pokud filtrujete MQIACF\_CONNECT\_OPTIONS nebo MQIACF\_OPEN\_OPTIONS, v každém případě musí mít hodnota filtru pouze 1 bit set.

Pokud uvedete filtr celého čísla, nemůžete také zadat filtr bajtových řetězců pomocí parametru *ByteStringFilterCommand* nebo řetězcový filtr pomocí parametru *StringFilterCommand*.

**StringFilterCommand (MQCFSF)**

Deskriptor příkazu filtru řetězce. Identifikátor parametru musí být jakýkoli parametr typu řetězec povolený v *ConnectionAttrs*. Tento parametr slouží k omezení výstupu z příkazu určením podmínky filtru. Informace o použití této podmínky filtru viz [“MQCFSF-parametr filtru řetězce PCF” na stránce 1845](#).

Pokud uvedete filtr řetězce, nemůžete také zadat filtr bajtových řetězců pomocí parametru *ByteStringFilterCommand* nebo celočíselným filtrem pomocí parametru *IntegerFilterCommand*.

### **URDisposition (MQCFIN)**

Dispozice jednotky zotavení přidružená k připojení (identifikátor parametru: MQI\_UR\_DISP). Tento parametr je platný pouze pro z/OS.

Hodnota může být některá z následujících:

#### **MQQSGD\_VŠE**

Určuje, že musí být vrácena všechna připojení.

#### **SKUPINA MQQSGD\_GROUP**

Určuje, že musí být vrácena pouze připojení se SKUPINOU objektů dispozice zotavení.

#### **MQQSGD\_Q\_MGR**

Určuje, že musí být vrácena pouze připojení se serverem QMGR dispozice zotavení.

## **Kód chyby**

Tento příkaz může vracet následující kód chyby v záhlaví formátu odezvy, kromě hodnot zobrazených v “Kódy chyb použitelné pro všechny příkazy” na stránce 1329.

### **Reason (MQLONG)**

Hodnota může být některá z následujících:

#### **CHYBA OBJEKTU MQRCCF\_CONNECTION\_ID\_**

Identifikátor připojení není platný.

## **Zjišťovat připojení (odezva)**

Odpověď na příkaz Inquire Connection (MQCMD\_INQUIRE\_CONNECTION) se skládá z hlavičky odpovědi následovaného strukturou *ConnectionId* a sadou struktur parametrů atributu určených hodnotou *ConnInfoType* v příkazu Inquire.

HP Integrity NonStop Server	IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
	✓	✓	✓	✓

Pokud hodnota proměnné *ConnInfoType* byla MQIACF\_CONN\_INFO\_ALL, existuje jedna zpráva pro každé připojení nalezená s MQIACF\_CONN\_INFO\_CONN a *n* více zpráv pro každé připojení s rozhraním MQIACF\_CONN\_INFO\_HANDLE (kde *n* je počet objektů, které má připojení otevřeno).

### **Vždy vráceno:**

*ConnectionId, ConnInfoType*

### **Vždy se vrací, pokud je ConnInfoType MQIACF\_CONN\_INFO\_HANDLE:**

*ObjectName, ObjectType, z/OS QSGDisposition*

### **Vráceno je-li požadováno, a ConnInfoType je MQIACF\_CONN\_INFO\_CONN:**

*ApplDesc, ApplTag, ApplType, z/OS ASID, AsynchronousState, ChannelName, ConnectionName, ConnectionOptions, z/OS OriginName, z/OS OriginUOWId, z/OS ProcessId, PSBName, z/OS PSTId, QMgrUOWId, StartUOWLogExtent, TaskNumber, ThreadId, z/OS TransactionId, UOWIdentifier, UOWLogStartDate, UOWLogStartTime, UOWStartDate, UOWStartTime, UOWState, UOWType, z/OS URDisposition, UserId*

### **Vráceno je-li požadováno a ConnInfoType je MQIACF\_CONN\_INFO\_HANDLE:**

*AsynchronousState, Destination, DestinationQueueManager, HandleState, OpenOptions, ReadAhead, SubscriptionID, SubscriptionName, TopicString*

## Data odpovědi

### **ApplDesc (MQCFST)**

Popis aplikace (identifikátor parametru: MQCACF\_APPL\_DESC).

Maximální délka je MQ\_APPL\_DESC\_LENGTH.

### **ApplTag (MQCFST)**

Značka aplikace (identifikátor parametru: MQCACF\_APPL\_TAG).

Maximální délka je MQ\_APPL\_TAG\_LENGTH.

### **ApplType (MQCFIN)**

Typ aplikace (identifikátor parametru: MQIA\_APPL\_TYPE).

Hodnota může být některá z následujících:

#### **MQAT\_QMGR**

Proces správce front.

#### **INICIALIZÁTOR MQAT\_CHANNEL\_INITIATOR**

Iniciátor kanálu.

#### **UŽIVATEL MQAT\_USER**

Uživatelská aplikace.

#### **MQAT\_BATCH**

Aplikace s použitím dávkového připojení (pouze u z/OS).

#### **MQAT\_RRS\_BATCH**

RRS-koordinovaná aplikace s použitím dávkového připojení (pouze u z/OS).

#### **MQAT\_CICS .**

Transakce CICS (pouze v systému z/OS).

#### **MQAT\_IMS**

Transakce IMS (pouze v systému z/OS).

#### **MQAT\_SYSTEM\_EXTENSION**

Aplikace vykonávající funkci rozšíření funkcí, kterou poskytuje správce front.

## **z/OS**

### **ASID (MQCFST)**

Identifikátor adresního prostoru (identifikátor parametru: MQCACF\_ASID).

Čtyřznakový identifikátor adresního prostoru aplikace identifikované pomocí *ApplTag* . Rozlišuje duplicitní hodnoty *ApplTag* .

Tento parametr je platný pouze pro z/OS.

Délka řetězce je MQ\_ASID\_LENGTH.

### **AsynchronousState (MQCFIN)**

Stav asynchronní spotřeby pro tento popisovač (identifikátor parametru: MQIACF\_ASYNC\_STATE).

Hodnota může být následující:

#### **MQAS\_NONE**

Pokud je položka *ConnInfoType* MQIACF\_CONN\_INFO\_CONN, volání MQCTL nebylo pro daný popisovač zadáno. Asynchronní spotřeba zpráv nemůže v současné době pokračovat v tomto připojení. Pokud je položka *ConnInfoType* MQIACF\_CONN\_INFO\_HANDLE, volání MQCB nebylo na tento popisovač vydáno, takže na tomto manipulátoru není konfigurována žádná asynchronní spotřeba zpráv.

#### **MQAS\_SUSPENDED**

Zpětné volání asynchronní spotřeby bylo pozastaveno, takže asynchronní spotřeba zpráv nemůže v současné době pokračovat v tomto manipulátoru. Tato situace může být buď proto, že volání MQCB nebo MQCTL s parametrem *Operation* MQOP\_SUSPEND byla vydána proti tomuto manipulátoru objektu aplikací, nebo protože byla systémem pozastavena. Je-li

system pozastaven, v rámci procesu pozastavení asynchronní spotřeby zpráv je volána funkce zpětného volání s kódem příčiny, který popisuje problém, který je výsledkem pozastavení. Tento kód příčiny je hlášen v poli *Příčina* struktury MQCBC předané na zpětné volání. Aby mohla být asynchronní spotřeba zpráv pokračovat, musí aplikace vydat volání MQCB nebo MQCTL s parametrem *Operation* MQOP\_RESUME. Tento kód příčiny může být vrácen, pokud *ConnInfoType* je MQIACF\_CONN\_INFO\_CONN nebo MQIACF\_CONN\_INFO\_HANDLE.

#### **MQAS\_SUSPENDED\_TEMPORARY**

Zpětné volání asynchronní spotřeby bylo dočasně pozastaveno systémem, takže asynchronní spotřeba zpráv momentálně nemůže pokračovat na této obslužné rutině objektu. Jako součást procesu pozastavení asynchronní spotřeby zpráv je volána funkce zpětného volání s kódem příčiny, který popisuje problém vedoucí k pozastavení. Hodnota MQAS\_SUSPENDED\_TEMPORARY je hlášena v poli *Příčina* struktury MQCBC předané na zpětné volání. Funkce zpětného volání je znovu vyvolána při obnovení asynchronní spotřeby zpráv systémem při vyřešení stavu dočasného použití. Parametr MQAS\_SUSPENDED\_TEMPORARY je vrácen pouze v případě, že je typ *ConnInfoType* MQIACF\_CONN\_INFO\_HANDLE.

#### **MQAS\_STARTED**

Volání MQCTL s parametrem *Operation* MQOP\_START bylo vydáno pro manipulátor připojení tak, aby mohla v tomto připojení pokračovat asynchronní spotřeba zpráv. Funkce MQAS\_STARTED je vrácena pouze v případě, že hodnota *ConnInfoType* je MQIACF\_CONN\_INFO\_CONN.

#### **MQAS\_START\_WAIT**

Volání MQCTL s parametrem *Operation* MQOP\_START\_WAIT bylo vydáno pro manipulátor připojení, takže v tomto připojení může pokračovat asynchronní spotřeba zpráv. Funkce MQAS\_START\_WAIT je vrácena pouze v případě, že hodnota *ConnInfoType* je MQIACF\_CONN\_INFO\_CONN.

#### **MQAS\_ZASTAVENO**

Bylo vydáno volání MQCTL s operací *Operace* MQOP\_STOP pro manipulátor připojení tak, aby v současné době nemohla v tomto připojení probíhat asynchronní spotřeba zpráv. Objekt MQAS\_STOPPED je vrácen pouze v případě, že *ConnInfoType* je MQIACF\_CONN\_INFO\_CONN.

#### **MQAS\_ACTIVE**

Volání MQCB nastavila funkci pro asynchronní zpětné volání zpráv procesu a byla spuštěna obsluha připojení tak, aby mohla probíhat asynchronní spotřeba zpráv. MQAS\_ACTIVE je vrácen pouze v případě, že *ConnInfoType* je MQIACF\_CONN\_INFO\_HANDLE.

#### **MQAS\_INACTIVE**

Volání MQCB nastavila funkci pro asynchronní zpětné volání zpráv procesu, ale manipulátor připojení ještě nebyl spuštěn nebo byl zastaven nebo pozastaven, takže v současné době nemůže asynchronní spotřeba zpráv pokračovat. Objekt MQAS\_INACTIVE je vrácen pouze v případě, že typ *ConnInfoType* je MQIACF\_CONN\_INFO\_HANDLE.

#### **ChannelName (MQCFST)**

Název kanálu (identifikátor parametru: MQCACH\_CHANNEL\_NAME).

Maximální délka řetězce je MQ\_CHANNEL\_NAME\_LENGTH.

#### **ConnectionId (MQCFBS)**

Identifikátor připojení (identifikátor parametru: MQBACF\_CONNECTION\_ID).

Délka řetězce je MQ\_CONNECTION\_ID\_LENGTH.

#### **ConnectionName (MQCFST)**

Název připojení (identifikátor parametru: MQCACH\_CONNECTION\_NAME).

Maximální délka řetězce je MQ\_CONN\_NAME\_LENGTH.

#### **ConnectionOptions (MQCFIL)**

Momentálně platné volby připojení pro připojení (identifikátor parametru: MQIACF\_CONNECT\_OPTIONS).

#### **ConnInfoType (MQCFIN)**

Typ vrácených informací (identifikátor parametru: MQIACF\_CONN\_INFO\_TYPE).



Hodnota může být některá z následujících:

**MQIACF\_CONN\_INFO\_CONN**

Obecné informace pro uvedené připojení.

**MQIACF\_CONN\_INFO\_HANDLE**

Informace související pouze s těmi objekty, které byly otevřeny uvedeným připojením.

**Destination (MQCFST)**

Cílová fronta pro zprávy publikované do tohoto odběru (identifikátor parametru MQCACF\_DESTINATION).

Tento parametr se týká pouze manipulátorů odběrů tématu.

**DestinationQueueManager (MQCFST)**

Cílový správce front pro zprávy publikované pro tento odběr (identifikátor parametru MQCACF\_DESTINATION\_Q\_MGR).

Tento parametr se týká pouze manipulátorů odběrů tématu. Je-li pole *Cíl* hostitelem fronty v lokálním správci front, obsahuje tento parametr název lokálního správce front. Je-li *Cíl* frontou, jejímž hostitelem je vzdálený správce front, tento parametr obsahuje název vzdáleného správce front.

**HandleState (MQCFIN)**

Stav manipulátoru (identifikátor parametru: MQIACF\_HANDLE\_STATE).

Hodnota může být některá z následujících:

**MQHSTATE\_ACTIVE**

Volání rozhraní API z tohoto připojení momentálně probíhá pro tento objekt. Je-li objekt ve frontě, může tato situace nastat v případě, že je prováděno volání MQGET WAIT.

Je-li nevyřízený příkaz MQGET SIGNAL, pak tato situace neznamena, že je tento popisovač aktivní.

**MQLSTATE\_INACTIVE**

Pro tento objekt momentálně neexistuje žádné volání rozhraní API z tohoto připojení. Je-li objekt ve frontě, může tato situace nastat v případě, že není prováděno žádné volání MQGET WAIT.

**ObjectName (MQCFST)**

Název objektu (identifikátor parametru: MQCACF\_OBJECT\_NAME).

Maximální délka řetězce je MQ\_OBJECT\_NAME\_LENGTH.

**ObjectType (MQCFIN)**

Typ objektu (identifikátor parametru: MQIACF\_OBJECT\_TYPE).

Je-li tento parametr popisovačem odběru tématu, parametr SUBID identifikuje odběr a lze jej použít spolu s příkazem Inquire Subscription k vyhledání všech podrobností o odběru.

Hodnota může být některá z následujících:

**MQOT\_Q**

Fronta.

**MQO\_NAMELIST**

Seznam jmen.

**PROCES MQOT\_PROCESS**

process.

**MQOT\_Q\_MGR**

Správce front.

**MQOT\_CHANNEL**

Kanál.

**MQOT\_AUTH\_INFO**

Objekt ověřovacích informací.

**MQOT\_TOPIC**

### **OpenOptions (MQCFIN)**

Volby otevření aktuálně platné pro objekt pro připojení (identifikátor parametru: MQIACF\_OPEN\_OPTIONS).

Tento parametr není relevantní pro odběr. Chcete-li vyhledat všechny podrobnosti o odběru, použijte pole SUBID příkazu DISPLAY SUB.

z/OS

### **OriginName (MQCFST)**

Původní název (identifikátor parametru: MQCACF\_ORIGIN\_NAME).

Označuje původce jednotky zotavení, kromě případů, kdy *AppType* je MQAT\_RRS\_BATCH, když je vynechán.

Tento parametr je platný pouze pro z/OS.

Délka řetězce je MQ\_ORIGIN\_NAME\_LENGTH.

z/OS

### **OriginUOWId (MQCFBS)**

Původní identifikátor UOW (identifikátor parametru: MQBACF\_ORIGIN\_UOW\_ID).

Identifikátor jednotky zotavení přiřazený původcem. Jedná se o osmibajtovou hodnotu.

Tento parametr je platný pouze pro z/OS.

Délka řetězce je MQ\_UOW\_ID\_LENGTH.

z/OS

### **ProcessId (MQCFIN)**

Identifikátor procesu (identifikátor parametru: MQIACF\_PROCESS\_ID).

### **PSBName (MQCFST)**

Název bloku specifikace programu (identifikátor parametru: MQCACF\_PSB\_NAME).

Osmiznakový název bloku specifikace programu (PSB) přidruženého ke spuštěné transakci IMS .

Tento parametr je platný pouze pro z/OS.

Délka řetězce je MQ\_PSB\_NAME\_LENGTH.

z/OS

### **PSTId (MQCFST)**

Identifikátor tabulky specifikace programu (identifikátor parametru: MQCACF\_PST\_ID).

4znakový identifikátor oblasti tabulky specifikace programu IMS (PST) pro připojenou oblast IMS .

Tento parametr je platný pouze pro z/OS.

Délka řetězce je MQ\_PST\_ID\_LENGTH.

### **QMgrUOWId (MQCFBS)**

Jednotka identifikátoru zotavení přiřazená správcem front (identifikátor parametru: MQBACF\_Q\_MGR\_UOW\_ID).

Na platformách z/OS je tento parametr vrácen jako 8bajtová adresa RBA. Na jiných platformách než z/OS je tento parametr 8 bajtovým identifikátorem transakce.

Maximální délka řetězce je MQ\_UOW\_ID\_LENGTH.

z/OS

### **QSGDispositon (MQCFIN)**

Dispozice QSG (identifikátor parametru: MQIA\_QSG\_DISP).

Určuje dispozice objektu (to znamená, kde je definován a jak se chová). Tento parametr je platný pouze pro z/OS. Hodnota může být některá z následujících:

**MQQSD\_KOPIE**

Objekt je definován jako MQQSGD\_COPY.

**MQQSGD\_Q\_MGR**

Objekt je definován jako MQQSGD\_Q\_MGR.

**SDÍLENÝ MQQSGD\_SHARED**

Objekt je definován jako MQQSGD\_SHARED.

**ReadAhead (MQCFIN)**

Stav připojení dopředného čtení (identifikátor parametru: MQIA\_READ\_AHEAD).

Hodnota může být některá z následujících:

**MQREADA\_NO**

Čtení napřed pro procházení zpráv nebo netrvalých zpráv není povoleno pro objekt, který má připojení otevřeno.

**MQREADA\_YES**

Čtení napřed pro procházení zpráv nebo netrvalých zpráv je povoleno pro objekt, který má připojení otevřeno a je efektivně využíván.

**NEVYŘÍZENÉ POŽADAVKY MQREADA\_**

Čtení napřed pro procházení zpráv nebo dočasné zprávy jsou pro tento objekt povoleny. Čtení napřed není efektivně využívána, protože klientovi bylo odesláno mnoho zpráv, které se nespotebouvávají.

**MQREADA\_BLOKOVÁNO**

Dopředné čtení bylo vyžádáno aplikací, ale bylo zablokováno kvůli nekompatibilním volbám uvedeným na prvním volání MQGET.

**StartUOWLogExtent (MQCFST)**

Název první oblasti potřebné pro zotavení transakce (identifikátor parametru: MQCACF\_UOW\_LOG\_EXTENT\_NAME).

Osmiznakový název bloku specifikace programu (PSB) přidruženého ke spuštěné transakci IMS .

Tento parametr není platný v systému z/OS.

Maximální délka řetězce je MQ\_LOG\_EXTENT\_NAME\_LENGTH.

**SubscriptionID (MQCFBS)**

Interní, všechen jedinečný identifikátor odběru (identifikátor parametru MQBACF\_SUB\_ID).

Tento parametr se týká pouze manipulátorů odběrů tématu.

Ne všechny odběry lze zobrazit pomocí funkce Inquire Connection; lze zobrazit pouze ty odběry, které mají aktuální manipulátory otevřené pro odběry. Chcete-li zobrazit všechny odběry, použijte příkaz Zjišťovat odběr.

**SubscriptionName (MQCFST)**

Jedinečný název odběru aplikace přidružené k manipulátoru (identifikátor parametru MQCACF\_SUB\_NAME).

Tento parametr se týká pouze manipulátorů odběrů tématu. Ne všechny odběry mají název odběru.

**ThreadId (MQCFIN)**

Identifikátor podprocesu (identifikátor parametru: MQIACF\_THREAD\_ID).

**TopicString (MQCFST)**

Vyřešený řetězec tématu (identifikátor parametru: MQCA\_TOPIC\_STRING).

Tento parametr je relevantní pro manipulátory s typem ObjectType MQOT\_TOPIC. U všech ostatních typů objektů je tento parametr prázdný.



**TransactionId (MQCFST)**

Identifikátor transakce (identifikátor parametru: MQCACF\_TRANSACTION\_ID).

Čtyřznakový identifikátor transakce CICS .

Tento parametr je platný pouze pro z/OS.

Maximální délka řetězce je MQ\_TRANSACTION\_ID\_LENGTH.

**UOWIdentifier (MQCFBS)**

Identifikátor externí jednotky zotavení přidružený k připojení (identifikátor parametru: MQBACF\_EXTERNAL UOW\_ID).

Tento parametr je identifikátor zotavení pro jednotku zotavení. Hodnota *UOWType* určuje její formát.

Maximální délka bajtového řetězce je MQ\_UOW\_ID\_LENGTH.

**UOWLogStartDate (MQCFST)**

Datum spuštění protokolované jednotky práce ve formátu yyyy-mm-dd (identifikátor parametru: MQCACF\_UOW\_LOG\_START\_DATE).

Maximální délka řetězce je MQ\_DATE\_LENGTH.

**UOWLogStartTime (MQCFST)**

Zaprotokolovaná jednotka času zahájení práce ve formátu hh.mm.ss (identifikátor parametru: MQCACF\_UOW\_LOG\_START\_TIME).

Maximální délka řetězce je MQ\_TIME\_LENGTH.

**UOWStartDate (MQCFST)**

Datum vytvoření jednotky práce (identifikátor parametru: MQCACF\_UOW\_START\_DATE).

Maximální délka řetězce je MQ\_DATE\_LENGTH.

**UOWStartTime (MQCFST)**

Čas vytvoření jednotky práce (identifikátor parametru: MQCACF\_UOW\_START\_TIME).

Maximální délka řetězce je MQ\_TIME\_LENGTH.

**UOWState (MQCFIN)**

Stav jednotky práce (identifikátor parametru: MQIACF\_UOW\_STATE).

Hodnota může být některá z následujících:

**MQUOW\_NONE**

K dispozici není žádná jednotka práce.

**MQUOWST\_ACTIVE**

Jednotka práce je aktivní.

**MQUOW\_PREPART**

Transakce je v procesu potvrzení transakce.

**MQUOW\_UNRESOLVED**

Pracovní jednotka je ve druhé fázi dvoufázové operace vázaného zpracování. IBM MQ zadržuje prostředky jménem pracovní jednotky a vnější zásah je nutný k vyřešení problému. Může to být tak jednoduché jako spuštění koordinátora zotavení (například CICS, IMS nebo RRS) nebo může zahrnovat složitější operaci, jako je například použití příkazu RESOLVE INDOUBT. Tato hodnota se může vyskytnout pouze na z/OS.

**UOWType (MQCFIN)**

Typ externí jednotky pro identifikátor zotavení, jak je vnímán správcem front (identifikátor parametru: MQIACF\_UOW\_TYPE).

Hodnota může být některá z následujících:

**MQUOW\_Q\_MGR****MQUOWT\_CICS****MQUOW\_RRS**

**MQUOW\_IMS**

**MQUOW\_XA**

**z/OS**

### **URDisposition (MQCFIN)**

Dispozice jednotky zotavení přidružená k připojení.

Tento parametr je platný pouze pro z/OS.

Hodnota může být následující:

#### **SKUPINA MQQSGD\_GROUP**

Toto připojení má dispozici skupina GROUP obnovy.

#### **MQQSGD\_Q\_MGR**

Toto připojení má dispozici zařízení QMGR pro odebrání zotavení.

### **UserId (MQCFST)**

Identifikátor uživatele (identifikátor parametru: MQCACF\_USER\_IDENTIFIER).

Maximální délka řetězce je MQ\_MAX\_USER\_ID\_LENGTH.

## **Zjistit oprávnění entity**

Příkaz Inquire Entity Authority (MQCMD\_INQUIRE\_ENTITY\_AUTH) se zklidní o autorizacích entity k uvedenému objektu.

<b>HP Integrity NonStop Server</b>	<b>IBM i</b>	<b>SYSTÉM UNIX a Linux</b>	<b>Windows</b>	<b>z/OS</b>
	✓	✓	✓	

## **Povinné parametry**

### **EntityName (MQCFST)**

Název entity (identifikátor parametru: MQCACF\_ENTITY\_NAME).

V závislosti na hodnotě *EntityType* je tento parametr buď:

- Hlavní název. Tento název je jméno uživatele, pro kterého se má načíst autorizace k uvedenému objektu. V systému IBM MQ for Windows může název činitele volitelně obsahovat název domény určený v tomto formátu: `user@domain`.
- Název skupiny. Toto jméno je jménem skupiny uživatelů, na které se má provést dotaz. Můžete zadat pouze jedno jméno a tento název musí být názvem existující skupiny uživatelů.

Pouze pro produkt IBM MQ for Windows může název skupiny volitelně obsahovat název domény, který je zadán v následujících formátech:

```
GroupName@domain  
domain\GroupName
```

Maximální délka řetězce je MQ\_ENTITY\_NAME\_LENGTH.

### **EntityType (MQCFIN)**

Typ entity (identifikátor parametru: MQIACF\_ENTITY\_TYPE).

Hodnota může být následující:

#### **SKUPINA MQZAET\_GROUP**

Hodnota parametru *EntityName* se odkazuje na název skupiny.

#### **ČINITEL MQZAET\_PRINCIPAL**

Hodnota parametru *EntityName* se odkazuje na název činitele.

### **ObjectType (MQCFIN)**

Typ objektu, na který se odkazuje profil (identifikátor parametru: MQIACF\_OBJECT\_TYPE).

Hodnota může být některá z následujících:

#### **MQOT\_AUTH\_INFO**

Ověřovací informace.

#### **MQOT\_CHANNEL**

Objekt kanálu.

#### **MQOT\_CLNTCONN\_CHANNEL**

Objekt kanálu připojení klienta.

#### **MQOT\_COMM\_INFO**

Objekt informací o komunikaci

#### **MQOT\_LISTENER**

Objekt listeneru.

#### **MQO\_NAMELIST**

Seznam jmen.

#### **PROCES MQOT\_PROCESS**

process.

#### **MQOT\_Q**

Fronta nebo fronty, které se shodují s parametrem názvu objektu.

#### **MQOT\_Q\_MGR**

Správce front.

#### **MQOT\_VZDÁLENÝ\_NÁZEV\_MGR\_NAME**

Vzdálený správce front.

#### **SLUŽBA MQOT\_SERVICE**

Objekt služby.

#### **MQOT\_TOPIC**

Objekt tématu.

### **Options (MQCFIN)**

Volby pro řízení sady vrácených záznamů oprávnění (identifikátor parametru: MQIACF\_AUTH\_OPTIONS).

Tento parametr je povinný a je třeba jej nastavit na hodnotu MQAUTHOPT\_CUMULATIVE. Vrací sadu oprávnění představujících kumulativní oprávnění, které má entita k uvedenému objektu.

Je-li ID uživatele členem více než jedné skupiny, tento příkaz zobrazí kombinované autorizace všech skupin.

## **Nepovinné parametry**

### **ObjectName (MQCFST)**

Název objektu (identifikátor parametru: MQCACF\_OBJECT\_NAME).

Název správce front, fronty, definice procesu nebo generický profil, na kterém se má provést dotaz.

Pokud *ObjectType* není MQOT\_Q\_MGR, musíte zahrnout parametr. Pokud tento parametr nezahrnete, předpokládá se, že provádíte dotaz na správce front.

Nemůžete uvést generické jméno objektu, ačkoli můžete uvést jméno generického profilu.

Maximální délka řetězce je MQ\_OBJECT\_NAME\_LENGTH.

### **ProfileAttrs (MQCFIL)**

Atributy profilu (identifikátor parametru: MQIACF\_AUTH\_PROFILE\_ATTRS).

V seznamu atributů může být uvedena následující hodnota na své vlastní výchozí hodnotě, pokud není zadán parametr:

**MQIACF\_ALL**

Všechny atributy.

nebo kombinace následujících možností:

**MQCACF\_ENTITY\_NAME**

Název entity.

**MQIACF\_AUTHORIZATION\_LIST**

Seznam oprávnění.

**MQIACF\_ENTITY\_TYPE**

Typ entity.

**MQIACF\_OBJECT\_TYPE**

Typ objektu.

**ServiceComponent (MQCFST)**

Komponenta služby (identifikátor parametru: MQCACF\_SERVICE\_COMPONENT).

Jsou-li podporovány instalovatelné autorizační služby, tento parametr uvádí název služby autorizace, na kterou se autorizace vztahuje.

Vynecháte-li tento parametr, provede se ověření autorizace pro první instalovatelnou komponentu pro danou službu.

Maximální délka řetězce je MQ\_SERVICE\_COMPONENT\_LENGTH.

**Kódy chyb**

Tento příkaz může vracet následující kódy chyb v záhlaví formátu odezvy, kromě hodnot uvedených v [“Kódy chyb použitelné pro všechny příkazy”](#) na stránce 1329.

**Reason (MQLONG)**

Hodnota může být některá z následujících:

**ENTITA MQRC\_UNKNOWN\_ENTITY**

ID uživatele není autorizováno nebo je neznámé.

**CHYBÍ MQRCCF\_OBJECT\_TYPE\_**

Chybí typ objektu.

**Zjišťovat oprávnění pro entitu (odpověď)**

Každá odezva na příkaz Inquire Entity Authority (MQCMD\_INQUIRE\_AUTH\_RECS) se skládá z hlavičky odpovědi následované strukturami *QMgrName*, *Options* a *ObjectName* a požadovanou kombinací struktur parametrů atributu.

HP Integrity NonStop Server	IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
	✓	✓	✓	

**Vždy vráceno:**

*ObjectName, Options, QMgrName*

**Vráceno:**

*AuthorizationList, EntityName, EntityType, ObjectType*

**Data odpovědi****AuthorizationList (MQCFIL)**

Seznam oprávnění (identifikátor parametru: MQIACF\_AUTHORIZATION\_LIST).

Tento seznam může obsahovat nula nebo více autorizačních hodnot. Každá vrácená hodnota autorizace znamená, že jakékoli ID uživatele v uvedené skupině nebo činiteli má oprávnění provádět operaci definovanou touto hodnotou. Hodnota může být některá z následujících:

**MQAUTH\_NONE**

Entita má nastaveno oprávnění 'none'.

**MQAUTH\_ALT\_USER\_AUTHORITY**

Zadejte alternativní ID uživatele při volání MQI.

**MQAUTH\_BROWSE**

Načtěte zprávu z fronty zadáním volání MQGET s volbou BROWSE.

**MQAUTH\_CHANGE**

Změňte atributy uvedeného objektu pomocí příslušné sady příkazů.

**MQAUTH\_CLEAR**

Vymazat frontu.

**MQAUTH\_CONNECT**

Připojení aplikace k zadanému správci front zadáním volání MQCONN.

**VYTVOŘIT MQAUTH\_CREATE**

Vytvořte objekty uvedeného typu pomocí příslušné sady příkazů.

**ODSTRANIT MQAUTH\_DELETE**

Odstraňte uvedený objekt pomocí příslušné sady příkazů.

**MQAUTH\_DISPLAY**

Zobrazte atributy uvedeného objektu pomocí příslušné sady příkazů.

**VSTUP MQAUTH\_INPUT**

Načtení zprávy z fronty zadáním volání MQGET.

**MQAUTH\_INQUIRE**

Vytvoření dotazu pro konkrétní frontu zadáním volání MQINQ.

**VÝSTUP MQAUTH\_OUTPUT**

Vložit zprávu do určité fronty zadáním volání MQPUT.

**MQAUTH\_PASS\_ALL\_CONTEXT, KONTEXT**

Projít celý kontext.

**KONTEXT MQAUTH\_PASS\_IDENTITY\_CONTEXT**

Předejte kontext identity.

**MQAUTH\_SET**

Nastavte atributy ve frontě z rozhraní MQI zadáním volání MQSET.

**MQAUTH\_SET\_ALL\_CONTEXT,**

Nastavit celý kontext na frontě.

**KONTEXT MQAUTH\_SET\_IDENTITY\_CONTEXT**

Nastavte kontext identity ve frontě.

**OVLADAČ MQAUTH\_CONTROL**

Pro listenery a služby spusťte a zastavte určený kanál, modul listener nebo službu.

Kanály, spuštění, zastavení a testování spojení s určeným kanálem.

U témat, definování, změny nebo odstranění odběrů.

**FUNKCE MQAUTH\_CONTROL\_EXTENDED**

Resetovat nebo vyřešit určený kanál.

**MQAUTH\_PUBLISH**

Publikovat na zadané téma.

**MQAUTH\_SUBSCRIBE**

Přihlaste se k odběru uvedeného tématu.

**MQAUTH\_RESUME**

Obnovit odběr pro určené téma.



## **SYSTEM MQAUTH\_SYSTEM**

Použit správce front pro interní systémové operace.

## **MQAUTH\_ALL**

Použit všechny operace použitelné pro objekt.

## **MQAUTH\_ALL\_ADMIN**

Použit všechny administrační operace použitelné na objekt.

## **MQAUTH\_ALL\_MQI**

Použit všechna volání MQI použitelná pro objekt.

Použijte pole *Count* ve struktuře MQCFIL k určení toho, kolik hodnot se vrátí.

## **EntityName (MQCFST)**

Název entity (identifikátor parametru: MQCACF\_ENTITY\_NAME).

Tento parametr může být buď název činitele, nebo název skupiny.

Maximální délka řetězce je MQ\_ENTITY\_NAME\_LENGTH.

## **EntityType (MQCFIN)**

Typ entity (identifikátor parametru: MQIACF\_ENTITY\_TYPE).

Hodnota může být následující:

### **SKUPINA MQZAET\_GROUP**

Hodnota parametru *EntityName* se odkazuje na název skupiny.

### **ČINITEL MQZAET\_PRINCIPAL**

Hodnota parametru *EntityName* se odkazuje na název činitele.

### **MQZAET\_NEZNÁMÝ**

V systému Windows záznam oprávnění stále existuje od předchozího správce front, který původně neobsahoval informace o typu entity.

## **ObjectName (MQCFST)**

Název objektu (identifikátor parametru: MQCACF\_OBJECT\_NAME).

Název správce front, fronty, definice procesu nebo generický profil, na kterém je proveden dotaz.

Maximální délka řetězce je MQ\_OBJECT\_NAME\_LENGTH.

## **ObjectType (MQCFIN)**

Typ objektu (identifikátor parametru: MQIACF\_OBJECT\_TYPE).

Hodnota může být následující:

### **MQOT\_AUTH\_INFO**

Ověřovací informace.

### **MQOT\_CHANNEL**

Objekt kanálu.

### **MQOT\_CLNTCONN\_CHANNEL**

Objekt kanálu připojení klienta.

### **MQOT\_COMM\_INFO**

Objekt informací o komunikaci

### **MQOT\_LISTENER**

Objekt listeneru.

### **MQO\_NAMELIST**

Seznam jmen.

### **PROCES MQOT\_PROCESS**

process.

### **MQOT\_Q**

Fronta nebo fronty, které se shodují s parametrem názvu objektu.

**MQOT\_Q\_MGR**

Správce front.

**MQOT\_VZDÁLENÝ\_NÁZEV\_MGR\_NAME**

Vzdálený správce front.

**SLUŽBA MQOT\_SERVICE**

Objekt služby.

**QMgrName (MQCFST)**

Název správce front, v němž je příkaz Inquire zadán (identifikátor parametru: MQCA\_Q\_MGR\_NAME).

Maximální délka řetězce je MQ\_Q\_MGR\_NAME\_LENGTH.

**z/OS Zjišťovat skupinu**

Příkaz Inquire Group (MQCMD\_INQUIRE\_QSG) se dotazuje na skupinu sdílení front, k níž je správce front připojen.

HP Integrity NonStop Server	IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
				✓

**Poznámka:** Tento příkaz je podporován pouze v systémech z/OS, je-li správce front členem skupiny sdílení front.**Nepovinné parametry****ObsoleteDB2Msgs (MQCFIN)**

Zda se má podívat na zastaralé zprávy produktu Db2 (identifikátor parametru: MQIACF\_OBSOLETE\_MSGS).

Hodnota může být některá z následujících:

**MQOM\_NO**

Zastaralé zprávy v produktu Db2 nejsou vyhledány. Hodnota MQOM\_NO je použita výchozí hodnota, pokud není zadán parametr.

**MQOM\_ANO**

Jsou vyhledány zastaralé zprávy v produktu Db2 a jsou vráceny zprávy obsahující informace o všech nalezených zprávách.

**z/OS Zjišťovat skupinu (odpověď)**

Odpověď na příkaz Skupina zjišťování (MQCMD\_INQUIREQSG) se skládá z hlavičky odpovědi následovaného strukturou QMgrName a řadou dalších struktur parametrů. Jedna taková zpráva se vygeneruje pro každého správce front ve skupině sdílení front.

HP Integrity NonStop Server	IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
				✓

Pokud existují nějaké zastaralé zprávy produktu Db2 a tyto informace jsou požadovány, je pro každou takovou zprávu vrácena jedna zpráva identifikovaná hodnotou MQCMDI\_DB2\_OBSOLETE\_MSGS v argumentu *CommandInformation*.**Vždy vráceno pro správce front:***CommandLevel, DB2ConnectStatus, DB2Name, QmgrCPF, QMgrName, QmgrNumber, QMgrStatus, QSGName***Vždy se vrátil pro zastaralé zprávy Db2 :***CommandInformation, CFMsgIdentifier*

## Data odpovědi týkající se správce front

### **CommandLevel (MQCFIN)**

Úroveň příkazů podporovaná správcem front (identifikátor parametru: MQIA\_COMMAND\_LEVEL). Hodnota může být některá z následujících:

#### **MQCMDL\_LEVEL\_700**

Úroveň 700 příkazů pro řízení systému.

#### **MQCMDL\_LEVEL\_701**

Úroveň 701 řídicích příkazů systému.

#### **MQCMDL\_LEVEL\_710**

Úroveň 710 příkazů pro řízení systému.

#### **MQCMDL\_LEVEL\_800**

Úroveň 800 příkazů pro řízení systému.

### **DB2ConnectStatus (MQCFIN)**

Aktuální stav připojení k Db2 (identifikátor parametru: MQIACF\_DB2\_CONN\_STATUS).

Aktuální stav správce front. Hodnota může být některá z následujících:

#### **MQQSSGS\_ACTIVE**

Správce front je spuštěn a je připojen k produktu Db2.

#### **MQQSSGS\_INACTIVE**

Správce front není spuštěn a není připojen k produktu Db2.

#### **SELHÁNÍ MQQSSGS\_FAILED**

Správce front je sice spuštěn, ale není připojen, protože příkaz Db2 byl nestandardně ukončen.

#### **NEVYŘÍZENÉ MQQSSGS\_PENDING**

Správce front je sice spuštěn, ale není připojen, protože příkaz Db2 byl normálně ukončen.

#### **NEZNÁMÉ MQQSSGS\_UNKNOWN**

Stav nelze určit.

### **DB2Name (MQCFST)**

Název subsystému nebo skupiny Db2, ke kterému se má správce front připojit (identifikátor parametru: MQCACF\_DB2\_NAME).

Maximální délka je MQ\_DB2\_NAME\_LENGTH.

### **QMgrCPF (MQCFST)**

Předpona příkazu správce front (identifikátor parametru: MQCACF\_Q\_MGR\_CPF).

Maximální délka je MQ\_Q\_MGR\_CPF\_LENGTH.

### **QMgrName (MQCFST)**

Název správce front (identifikátor parametru: MQCA\_Q\_MGR\_NAME).

Maximální délka je MQ\_Q\_MGR\_NAME\_LENGTH.

### **QmgrNumber (MQCFIN)**

Číslo generované interně pro správce front ve skupině. (identifikátor parametru: MQIACF\_Q\_MGR\_NUMBER).

### **QMgrStatus (MQCFIN)**

Náprava (identifikátor parametru: MQIACF\_Q\_MGR\_STATUS).

Aktuální stav správce front. Hodnota může být některá z následujících:

#### **MQQSSGS\_ACTIVE**

Správce front běží.

#### **MQQSSGS\_INACTIVE**

Správce front není spuštěn a normálně je ukončen.

#### **SELHÁNÍ MQQSSGS\_FAILED**

Správce front není spuštěn a byl nestandardně ukončen.

## VYTVOŘENÉ MQQSGS\_CREATED

Správce front byl pro skupinu definován, ale dosud nebyl spuštěn.

## NEZNÁMÉ MQQSSGS\_UNKNOWN

Stav nelze určit.

### QSGName (MQCFST)

Název skupiny sdílení front (identifikátor parametru: MQCA\_QSG\_TNAME).

Maximální délka je MQ\_QSG\_NAME\_LENGTH.

## Data odpovědi týkající se zastaralých zpráv produktu Db2

### CFMsgIdentifier (MQCFBS)

Identifikátor položky seznamu prostředku CF (identifikátor parametru: MQBACF\_CF\_LEID).

Maximální délka je MQ\_CF\_LEID\_LENGTH.

### CommandInformation (MQCFIN)

Informace o příkazu (identifikátor parametru: MQIACF\_COMMAND\_INFO). To označuje, zda správci front ve skupině obsahují zastaralé zprávy. Hodnota je MQCMDI\_DB2\_OBSOLETE\_MSGS.

z/OS

## Zjistit protokol

Příkaz Inquire Log (MQCMD\_INQUIRE\_LOG) vrací parametry a informace o systémových parametrech protokolu.

HP Integrity NonStop Server	IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
				✓

## Nepovinné parametry

### CommandScope (MQCFST)

Rozsah příkazu (identifikátor parametru: MQCACF\_COMMAND\_SCOPE).

Uvádí, jak se příkaz provádí, když je správce front členem skupiny sdílení front. Můžete uvést jednu z následujících možností:

- prázdné (nebo vynechte parametr úplně). Příkaz bude proveden ve správci front, v němž byl zadán.
- Název správce front. Příkaz se provede ve vámi specifikujete správce front a bude aktivní v rámci skupiny sdílení front. Uvedete-li jiné jméno správce front než správce front, do kterého jste zadali správce front, musíte používat prostředí skupiny sdílení front a musí být povolen příkazový server.
- Hvězdička (\*). Příkaz se provádí na lokálním správci front a je také předán každému aktivnímu správci front ve skupině sdílení front.

Maximální délka je MQ\_QSG\_NAME\_LENGTH.

z/OS

## MQCMD\_INQUIRE\_LOG (Dotaz na protokol) Odezva na z/OS

Odpověď na příkaz PCF produktu Inquire Log (MQCMD\_INQUIRE\_LOG) se skládá z hlavičky odpovědi následovaného strukturou *ParameterType* a kombinací struktur parametrů atributu určených hodnotou *ParameterType*.

### Vždy vráceno:

*ParameterType* Uvádí typ informací o archivu, které se vrací. Hodnota může být některá z následujících:

#### VÝCHOZÍ HODNOTA MQSYSP\_TYPE\_INITIAL

Počáteční nastavení parametrů protokolu.

#### MQSYSP\_TYPE\_SET

Nastavení parametrů protokolu, pokud byly změněny od jejich počátečního nastavení.

### **MQSYSP\_TYPE\_LOG\_COPY**

Informace vztahující se k aktivní kopii protokolu.

### **STAV PROTOKOLU MQSYSP\_TYPE\_LOG\_STATUS**

Informace týkající se stavu protokolů.

**Vrací, pokud *ParameterType* je MQSYSP\_TYPE\_INITIAL (jedna zpráva je vrácena):**

*DeallocateInterval* , *DualArchive* , *DualActive* , *DualBSDS* , *InputBufferSize* ,  
*LogArchive* , *LogCompression* , *MaxArchiveLog* , *MaxConcurrentOffloads* ,  
*MaxReadTapeUnits* , *OutputBufferCount* , *OutputBufferSize* , *ZHyperWrite*

**Navráceno, pokud *ParameterType* je MQSYSP\_TYPE\_SET a jakákoli hodnota je nastavena (jedna zpráva je vrácena):**

*DeallocateInterval* , *DualArchive* , *DualActive* , *DualBSDS* , *InputBufferSize* ,  
*LogArchive* , *MaxArchiveLog* , *MaxConcurrentOffloads* , *MaxReadTapeUnits* ,  
*OutputBufferCount* , *OutputBufferSize*

**Vrací, pokud *ParameterType* je MQSYSP\_TYPE\_LOG\_COPY (jedna zpráva je vrácena pro každou kopii protokolu):**

*DataSetName* , *LogCopyNumber* , *LogUsed* , *ZHyperWrite*

**Vrací, pokud *ParameterType* je MQSYSP\_TYPE\_LOG\_STATUS (jedna zpráva je vrácena):**

*FullLogs*, *LogCompression*, *LogRBA*, *LogSuspend*, *OffloadStatus*, *QMgrStartDate*,  
*QMgrStartRBA*, *QMgrStartTime*, *TotalLogs*

## **Data odezvy-informace o parametrech protokolu**

### **DeallocateInterval (MQCFIN)**

Interval uvolnění (identifikátor parametru: MQIACF\_SYSP\_DEALLOC\_INTERVAL).

Uvádí dobu v minutách, po kterou je alokovaná pásková jednotka pro čtení archivu povolena, aby zůstala nevyužita, než bude dealokována. Hodnota může být v rozsahu 0 až 1440. Je-li nulová, pásková jednotka se dealokuje okamžitě. Je-li 1440, pásková jednotka se nikdy dealokuje.

### **DualActive (MQCFIN)**

Určuje, zda se používá duální protokolování (identifikátor parametru: MQIACF\_SYSP\_DUAL\_ACTIVE).

Hodnota může být některá z následujících:

#### **MQSYSP\_YES**

Je používáno duální protokolování.

#### **MQSYSP\_NO**

Duální protokolování se nepoužívá.

### **DualArchive (MQCFIN)**

Určuje, zda se používá duální protokolování archivace (identifikátor parametru: MQIACF\_SYSP\_DUAL\_ARCHIVE).

Hodnota může být některá z následujících:

#### **MQSYSP\_YES**

Je používáno duální protokolování archivace.

#### **MQSYSP\_NO**

Duální archivní protokolování není používáno.

### **DualBSDS (MQCFIN)**

Určuje, zda se používá duální sada BSDS (identifikátor parametru: MQIACF\_SYSP\_DUAL\_BSDS).

Hodnota může být některá z následujících:

#### **MQSYSP\_YES**

Duální BSDS se používá.

#### **MQSYSP\_NO**

Duální BSDS se nepoužívá.

**Velikost InputBuffer(MQCFIN)**

Určuje velikost úložiště vstupní vyrovnávací paměti pro aktivní a archivní datové sady žurnálu (identifikátor parametru: MQIACF\_SYSP\_IN\_BUFFER\_SIZE).

**LogArchive (MQCFIN)**

Určuje, zda je archivace zapnuta nebo vypnuta (identifikátor parametru: MQIACF\_SYSP\_ARCHIVE).

Hodnota může být některá z následujících:

**MQSYSP\_YES**

Archivace je zapnuta.

**MQSYSP\_NO**

Archivace je vypnutá.

**LogCompression (MQCFIN)**

Uvádí, který parametr komprese protokolu se použije (identifikátor parametru: MQIACF\_LOG\_COMPRESSION).

Hodnota může být některá z následujících:

**MQCOMPRESS\_NONE**

Neprovede se žádná komprese protokolu.

**MQCOMPRESS\_RLE**

Je provedena komprese kódování délky spuštění.

**MQCOMPRESS\_ANY**

Povolte správci front vybrat algoritmus komprese, který poskytuje největší stupeň komprese záznamu protokolu. Použití této volby momentálně vede k kompresi RLE.

**Protokol MaxArchive(MQCFIN)**

Uvádí maximální počet svazků protokolu archivace, které lze zaznamenat v BSDS (identifikátor parametru: MQIACF\_SYSP\_MAX\_ARCHIVE).

**MaxConcurrentOffloads (MQCFIN)**

Určuje maximální počet souběžných úloh odkládání protokolu (identifikátor parametru: MQIACF\_SYSP\_MAX\_CONC\_OFFLOADS).

**MaxReadTapeUnits (MQCFIN)**

Maximální počet vyhrazených páskových jednotek, které lze nastavit na čtení páskových nosičů protokolu archivace (identifikátor parametru: MQIACF\_SYSP\_MAX\_READ\_TAPES).

**Počet OutputBuffer(MQCFIN)**

Určuje počet výstupních vyrovnávacích pamětí, které mají být vyplněny, než jsou zapsány do aktivních datových sad žurnálu (identifikátor parametru: MQIACF\_SYSP\_OUT\_BUFFER\_COUNT).

**Velikost OutputBuffer(MQCFIN)**

Určuje velikost úložiště výstupní vyrovnávací paměti pro aktivní a archivní datové sady žurnálu (identifikátor parametru: MQIACF\_SYSP\_OUT\_BUFFER\_SIZE).

**ZHyperWrite (MQCFIN)**

Určuje, zda je funkce zápisu zHyperpovolena (identifikátor parametru: MQIACF\_SYSP\_ZHYPWRITE).

Hodnota může být jedna z následujících hodnot:

**MQSYSP\_YES**

zHyperWrite je povolena.

**MQSYSP\_NO**

zHyperWrite není povolena.

**Informace o odezvě-na informace o stavu protokolování****Název DataSet(MQCFST)**

Název datové sady aktivní datové sady žurnálu (identifikátor parametru: MQCACF\_DATA\_SET\_NAME).

Pokud kopie není momentálně aktivní, tento parametr se vrátí jako prázdný.

Maximální délka řetězce je MQ\_DATA\_DATA\_SET\_NAME\_LENGTH.

#### **FullLogs (MQCFIN)**

Celkový počet úplných aktivních datových sad protokolů, které ještě nebyly archivovány (identifikátor parametru: MQIACF\_SYSP\_FULL\_LOGS).

#### **LogCompression (MQCFIN)**

Uvádí aktuální volbu komprese protokolu (identifikátor parametru: MQIACF\_LOG\_COMPRESSION).

Hodnota může být některá z následujících:

##### **MQCOMPRESS\_NONE**

Komprese protokolu není povolena.

##### **MQCOMPRESS\_RLE**

Komprese protokolu kódování délky spuštění je povolena.

##### **MQCOMPRESS\_ANY**

Je povolen libovolný algoritmus komprese podporovaný správcem front.

#### **Číslo LogCopy(MQCFIN)**

Číslo kopie (identifikátor parametru: MQIACF\_SYSP\_LOG\_COPY).

#### **LogRBA (MQCFST)**

Adresa RBA nejnověji zapsaného záznamu protokolu (identifikátor parametru: MQCACF\_SYSP\_LOG\_RBA).

Maximální délka řetězce je MQ\_RBA\_LENGTH.

#### **LogSuspend (MQCFIN)**

Určuje, zda je protokolování pozastaveno (identifikátor parametru: MQIACF\_SYSP\_LOG\_SUSPEND).

Hodnota může být některá z následujících:

##### **MQSYSP\_YES**

Protokolování je pozastaveno.

##### **MQSYSP\_NO**

Protokolování není pozastaveno.

#### **LogUsed (MQCFIN)**

Procento použité datové sady aktivního protokolu (identifikátor parametru: MQIACF\_SYSP\_LOG\_USED).

#### **OffloadStatus (MQCFIN)**

Určuje stav úlohy odlehčování (identifikátor parametru: MQIACF\_SYSP\_OFFLOAD\_STATUS).

Hodnota může být některá z následujících:

##### **MQSYSP\_STATUS\_ALLOCATING\_ARCHIVE**

Úloha odlehčování je zaneprázdněna, alokuje se datová sada archivu.

MQSYSP\_STATUS\_ALLOCATING\_ARCHIVE může označovat, že požadavek na připojení pásky je nevyřízený.

##### **MQSYSP\_STATUS\_COPYING\_BSDS**

Úloha odlehčování je zaneprázdněna a kopíruje datovou sadu BSDS.

##### **PROTOKOL MQSYSP\_STATUS\_COPYING\_LOG**

Úloha odlehčování je zaneprázdněna a kopíruje aktivní datovou sadu protokolu.

##### **MQSYSP\_STATUS\_BUSY**

Úloha odlehčování je zaneprázdněna jiným zpracováním.

##### **MQSYSP\_STATUS\_AVAILABLE**

Úloha odlehčování čeká na práci.

#### **QMgrStartDatum (MQCFST)**

Datum spuštění správce front ve formě yyyy-mm-dd (identifikátor parametru: MQCACF\_SYSP\_Q\_MGR\_DATE).

Maximální délka řetězce je MQ\_DATE\_LENGTH.

#### **QMGrStartRBA (MQCFST)**

Adresa RBA, ze které protokolování začalo, když byl spuštěn správce front (identifikátor parametru: MQCACF\_SYSP\_Q\_MGR\_RBA).

Maximální délka řetězce je MQ\_RBA\_LENGTH.

#### **Čas QMGrStartTime (MQCFST)**

Čas, kdy byl správce front spuštěn, ve formátu hh.mm.ss (identifikátor parametru: MQCACF\_SYSP\_Q\_MGR\_TIME).

Maximální délka řetězce je MQ\_TIME\_LENGTH.

#### **TotalLogs (MQCFIN)**

Celkový počet aktivních datových sad žurnálu (identifikátor parametru: MQIACF\_SYSP\_TOTAL\_LOGS).

#### **ZHyperWrite (MQCFIN)**

Určuje, zda je funkce zápisu zHyperpovolena (identifikátor parametru: MQIACF\_SYSP\_ZHYPWRITE).

Hodnota může být některá z následujících:

##### **MQSYSP\_YES**

zHyperWrite je povolena.

##### **MQSYSP\_NO**

zHyperWrite není povolena.

## **Zjistit seznam názvů**



Příkaz Inquire Namelist (MQCMD\_INQUIRE\_NAMELIST) je inquiries o atributech existujících názvů IBM MQ názvů.

HP Integrity NonStop Server	IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
✓	✓	✓	✓	✓

#### **Požadované parametry:**

*NamelistName*

#### **Volitelné parametry:**

 *CommandScope* , *IntegerFilterCommand* , *NamelistAttrs* ,  *QSGDisposition* , *StringFilterCommand*

## **Povinné parametry**

#### ***NamelistName* (MQCFST)**

Název seznamu názvů (identifikátor parametru: MQCA\_NAMELIST\_NAME).

Tento parametr je názvem seznamu názvů s požadovanými atributy. Názvy generických názvů názvů jsou podporovány. Generický název je řetězec znaků následovaný hvězdičkou (\*), například ABC\*, a vybírá všechny seznamy názvů s názvy, které začínají vybraným znakovým řetězcem. Hvězdička ve vlastním seznamu odpovídá všem možným názvům.

Název seznamu názvů je vždy vrácen bez ohledu na požadované atributy.

Maximální délka řetězce je MQ\_NAMELIST\_NAME\_LENGTH.

## **Nepovinné parametry**



#### ***CommandScope* (MQCFST)**

Rozsah příkazu (identifikátor parametru: MQCACF\_COMMAND\_SCOPE). Tento parametr se vztahuje pouze k produktu z/OS .



Uvádí, jak se příkaz provádí, když je správce front členem skupiny sdílení front. Můžete uvést jednu z následujících možností:

- prázdné (nebo vynechte parametr úplně). Příkaz bude proveden ve správci front, v němž byl zadán.
- Název správce front. Příkaz se provede ve vámi specifikujete správce front a bude aktivní v rámci skupiny sdílení front. Uvedete-li jiné jméno správce front než správce front, do kterého jste zadali správce front, musíte používat prostředí skupiny sdílení front a musí být povolen příkazový server.
- Hvězdička (\*). Příkaz se provádí na lokálním správci front a je také předán každému aktivnímu správci front ve skupině sdílení front.

Maximální délka je MQ\_QSG\_NAME\_LENGTH.

*CommandScope* nelze použít jako parametr k filtrování.

### **IntegerFilterCommand (MQCFIF)**

Deskriptor příkazu filtru celých čísel. Identifikátor parametru musí být libovolný celočíselný parametr typu povolený v produktu *NameListAttrs* kromě MQIACF\_ALL. Tento parametr slouží k omezení výstupu z příkazu určením podmínky filtru. Informace o použití této podmínky filtru viz [“MQCFIF-parametr filtru celých čísel PCF” na stránce 1838](#).

Pokud zadáte celočíselný filtr pro *NameListType* (MQIA\_NAMELIST\_TYPE), nemůžete také zadat argument *NameListType*.

Pokud uvedete filtr celého čísla, nemůžete také uvést řetězcový filtr pomocí parametru *StringFilterCommand*.

### **NameListAttrs (MQCFIL)**

Atributy seznamu názvů (identifikátor parametru: MQIACF\_NAMELIST\_ATTRS).

V seznamu atributů může být uvedena následující hodnota na své vlastní výchozí hodnotě, pokud není zadán parametr:

#### **MQIACF\_ALL**

Všechny atributy.

nebo kombinace následujících možností:

#### **NÁZEV MQCA\_NATELEST\_NAME**

Název objektu seznamu názvů.

#### **MQCA\_NAMELIST\_DESC**

Popis seznamu názvů.

#### **NÁZVY MQCA\_NAMES**

Názvy v seznamu názvů.

#### **MQCA\_ALTERATION\_DATE**

Datum, kdy byly informace naposledy změněny.

#### **MQCA\_ALTERATION\_TIME**

Čas, kdy byly informace naposledy změněny.

#### **MQIA\_NAME\_COUNT**

Počet názvů v seznamu názvů.

#### **MQIA\_NAMELIST\_TYPE**

Typ seznamu názvů (platný pouze v z/OS)

### **NameListType (MQCFIN)**

Atributy seznamu názvů (identifikátor parametru: MQIA\_NAMELIST\_TYPE). Tento parametr se vztahuje pouze k produktu z/OS.

Určuje typ názvů v seznamu názvů. Hodnota může být některá z následujících:

#### **MQNT\_NONE**

Názvy nejsou konkrétním typem.

#### **MQNT\_Q**

Seznam názvů, který obsahuje seznam názvů front.

## KLASTR MQNT\_CLUSTER

Seznam názvů, který je přidružen ke klastrování, obsahující seznam názvů klastru.

## MQNT\_AUTH\_INFO

Seznam názvů je asociován se zabezpečením SSL a obsahuje seznam názvů objektů ověřovacích informací.

## z/OS

### QSGDisposition (MQCFIN)

Dispozice objektu v rámci skupiny (identifikátor parametru: MQIA\_QSG\_DISP). Tento parametr se vztahuje pouze k produktu z/OS .

Určuje dispozice objektu, pro který mají být vráceny informace (tedy tam, kde je definován a jak se chová). Hodnota může být některá z následujících:

#### MQQSSGD\_LIVE

Objekt je definován jako MQQSGD\_Q\_MMGR nebo MQQSGD\_COPY. Hodnota MQQSGD\_LIVE je výchozí hodnotou, pokud není zadán parametr.

#### MQQSGD\_VŠE

Objekt je definován jako MQQSGD\_Q\_MMGR nebo MQQSGD\_COPY.

Existuje-li prostředí sdílené správce front a příkaz se provádí ve správci front, kde byl zadán, tato volba také zobrazí informace o objektech definovaných s MQQSGD\_GROUP.

Je-li zadán nebo výchozím nastavení MQQSGD\_LIVE, nebo pokud je MQQSGD\_ALL zadán v prostředí sdíleného správce front, může příkaz dát duplicitní názvy (s různými dispozity).

#### MQQSD\_KOPIE

Objekt je definován jako MQQSGD\_COPY.

#### SKUPINA MQQSGD\_GROUP

Objekt je definován jako MQQSGD\_GROUP. MQQSGD\_GROUP je povolen pouze v prostředí sdílené fronty.

#### MQQSGD\_Q\_MGR

Objekt je definován jako MQQSGD\_Q\_MGR.

#### MQQSGD\_PRIVATE

Objekt je definován buď jako MQQSGD\_Q\_MGR, nebo MQQSGD\_COPY. MQQSGD\_PRIVATE vrací stejné informace jako MQQSGD\_LIVE.

*QSGDisposition* nelze použít jako parametr k filtrování.

### StringFilterCommand (MQCFSF)

Deskriptor příkazu filtru řetězce. Identifikátor parametru musí být jakýkoli parametr typu řetězec povolený v *NameListAttrs* kromě MQCA\_NAMELIST\_NAME. Tento parametr slouží k omezení výstupu z příkazu určením podmínky filtru. Informace o použití této podmínky filtru viz [“MQCFSF-parametr filtru řetězce PCF”](#) na stránce 1845 .

Pokud uvedete filtr řetězce, nemůžete také zadat celočíselný filtr pomocí parametru *IntegerFilterCommand* .

## Dotaz na seznam názvů (odezva)

Odpověď na příkaz Dotaz seznamu názvů (MQCMD\_INQUIRE\_NAMELIST) se skládá z hlavičky odpovědi následovaného strukturou *NameListName* a požadovanou kombinací struktur parametrů atributu.


HP Integrity NonStop Server	IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
✓	✓	✓	✓	✓

Pokud byl zadán generický název seznamu názvů, bude pro každý nalezený seznam názvů vygenerován jedna taková zpráva.

## Vždy vráceno:

*NamelistName* ,  *QSGDisposition*

## Vráceno:

*AlterationDate* , *AlterationTime* , *NameCount* , *NamelistDesc* ,   
*NamelistType* , *Names*

## Data odpovědi

### **AlterationDate (MQCFST)**

Datum změny (identifikátor parametru: MQCA\_ALTERATION\_DATE).

Datum, kdy byly informace naposledy pozměněny, ve formuli yy-yy-mm-dd.

### **AlterationTime (MQCFST)**

Čas změny (identifikátor parametru: MQCA\_ALTERATION\_TIME).

Čas, kdy byly informace naposledy změněny, ve formuli hh.mm.ss.

### **NameCount (MQCFIN)**

Počet názvů v seznamu názvů (identifikátor parametru: MQIA\_NAME\_COUNT).

Počet názvů obsažených v seznamu názvů.

### **NamelistDesc (MQCFST)**

Popis definice seznamu názvů (identifikátor parametru: MQCA\_NAMELIST\_DESC).

Maximální délka řetězce je MQ\_NAMELIST\_DESC\_LENGTH.

### **NamelistName (MQCFST)**

Název definice seznamu názvů (identifikátor parametru: MQCA\_NAMELIST\_NAME).

Maximální délka řetězce je MQ\_NAMELIST\_NAME\_LENGTH.



### **NamelistType (MQCFIN)**

Typ názvů v seznamu názvů (identifikátor parametru: MQIA\_NAMELIST\_TYPE). Tento parametr se vztahuje pouze k produktu z/OS .

Určuje typ názvů v seznamu názvů. Hodnota může být některá z následujících:

#### **MQNT\_NONE**

Názvy nejsou konkrétním typem.

#### **MQNT\_Q**

Seznam názvů, který obsahuje seznam názvů front.

#### **KLASTR MQNT\_CLUSTER**

Seznam názvů, který je přidružen ke klastrování, obsahující seznam názvů klastru.

#### **MQNT\_AUTH\_INFO**

Seznam názvů je asociován se zabezpečením SSL a obsahuje seznam názvů objektů ověřovacích informací.

### **Names (MQCFSL)**

Seznam názvů obsažených v seznamu názvů (identifikátor parametru: MQCA\_NAMES).

Počet názvů v seznamu je uveden v poli *Count* ve struktuře MQCFSL. Délka každého názvu je dána polem *StringLength* v této struktuře. Maximální délka názvu je MQ\_OBJECT\_NAME\_LENGTH.



### **QSGDisposition (MQCFIN)**

Dispozice QSG (identifikátor parametru: MQIA\_QSG\_DISP).

Určuje dispozice objektu (to znamená, kde je definován a jak se chová). Tento parametr se vztahuje pouze na systémy z/OS. Hodnota může být některá z následujících:

**MQQSD\_KOPIE**

Objekt je definován jako MQQSGD\_COPY.

**SKUPINA MQQSGD\_GROUP**

Objekt je definován jako MQQSGD\_GROUP.

**MQQSGD\_Q\_MGR**

Objekt je definován jako MQQSGD\_Q\_MGR.

**Zjistit názvy seznamů názvů**

Příkaz Inquire Namelist Names (MQCMD\_INQUIRE\_NAMELIST\_NAMES) se dotazuje na seznam názvů seznamů názvů, které odpovídají zadanému generickému názvu seznamu názvů.

HP Integrity NonStop Server	IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
✓	✓	✓	✓	✓

**Povinné parametry*****NamelistName* (MQCFST)**

Název seznamu názvů (identifikátor parametru: MQCA\_NAMELIST\_NAME).

Názvy generických názvů jsou podporovány. Generický název je řetězec znaků následovaný hvězdičkou (\*), například ABC\*, a vybírá všechny objekty s názvy, které začínají na vybraný řetězec znaků. Hvězdička ve vlastním seznamu odpovídá všem možným názvům.

**Nepovinné parametry*****CommandScope* (MQCFST)**

Rozsah příkazu (identifikátor parametru: MQCACF\_COMMAND\_SCOPE). Tento parametr se vztahuje pouze k produktu z/OS .

Uvádí, jak se příkaz provádí, když je správce front členem skupiny sdílení front. Můžete uvést jednu z následujících možností:

- prázdné (nebo vynechte parametr úplně). Příkaz bude proveden ve správci front, v němž byl zadán.
- Název správce front. Příkaz se provede ve vámi specifikujete správce front a bude aktivní v rámci skupiny sdílení front. Uvedete-li jiné jméno správce front než správce front, do kterého jste zadali správce front, musíte používat prostředí skupiny sdílení front a musí být povolen příkazový server.
- Hvězdička (\*). Příkaz se provádí na lokálním správci front a je také předán každému aktivnímu správci front ve skupině sdílení front.

Maximální délka je MQ\_QSG\_NAME\_LENGTH.

***QSGDisposition* (MQCFIN)**

Dispozice objektu v rámci skupiny (identifikátor parametru: MQIA\_QSG\_DISP). Tento parametr se vztahuje pouze k produktu z/OS .

Určuje dispozice objektu, pro který mají být vráceny informace (tedy tam, kde je definován a jak se chová). Hodnota může být některá z následujících:

**MQQSSGD\_LIVE**

Objekt je definován jako MQQSGD\_Q\_MMGR nebo MQQSGD\_COPY. Hodnota MQQSSGD\_LIVE je výchozí hodnotou, pokud není zadán parametr.

**MQQSGD\_VŠE**

Objekt je definován jako MQQSGD\_Q\_MMGR nebo MQQSGD\_COPY.

Existuje-li prostředí sdílené správce front a příkaz se provádí ve správci front, kde byl zadán, tato volba také zobrazí informace o objektech definovaných s MQQSGD\_GROUP.

Je-li zadán nebo výchozím nastavení MQQSGD\_LIVE, nebo pokud je MQQSGD\_ALL zadán v prostředí sdíleného správce front, může příkaz dát duplicitní názvy (s různými dispozity).

#### **MQQSD\_KOPIE**

Objekt je definován jako MQQSGD\_COPY.

#### **SKUPINA MQQSGD\_GROUP**

Objekt je definován jako MQQSGD\_GROUP. MQQSGD\_GROUP je povolen pouze v prostředí sdílené fronty.

#### **MQQSGD\_Q\_MGR**

Objekt je definován jako MQQSGD\_Q\_MGR.

#### **MQQSGD\_PRIVATE**

Objekt je definován buď s MQQSGD\_Q\_MGR, nebo MQQSGD\_COPY. MQQSGD\_PRIVATE vrací stejné informace jako MQQSGD\_LIVE.

### **Zjišťovat názvy seznamu názvů (odezva)**

Odpověď na příkaz Inquire Namelist Names (MQCMD\_INQUIRE\_NAMELIST\_NAMES) se skládá z hlavičky odpovědi následovaného jedinou strukturou parametru, která dává nula nebo více názvů, které se shodují s uvedeným názvem seznamu názvů.

HP Integrity NonStop Server	IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
✓	✓	✓	✓	✓

#### **z/OS**

Navíc, pouze v systému z/OS, se vrací struktura *QSGDispositions* (se stejným počtem položek jako struktura *NamelistNames*). Každý záznam v této struktuře označuje dispozice objektu s odpovídající položkou ve struktuře *NamelistNames*.

#### **Vždy vráceno:**

*NamelistNames*, **z/OS** *QSGDispositions*

#### **Vráceno:**

Není

### **Data odpovědi**

#### ***NamelistNames* (MQCFSL)**

Seznam názvů seznamu názvů (identifikátor parametru: MQCACF\_NAMELIST\_NAMES).

#### **z/OS**

#### ***QSGDispositions* (MQCFIL)**

Seznam dispozic QSG (identifikátor parametru: MQIACF\_QSG\_DISPS). Tento parametr je platný pouze pro z/OS. Možné hodnoty pro pole v této struktuře jsou:

#### **MQQSD\_KOPIE**

Objekt je definován jako MQQSGD\_COPY.

#### **SKUPINA MQQSGD\_GROUP**

Objekt je definován jako MQQSGD\_GROUP. MQQSGD\_GROUP je povolen pouze v prostředí sdílené fronty.

#### **MQQSGD\_Q\_MGR**

Objekt je definován jako MQQSGD\_Q\_MGR.

## Zjistit zásadu

Příkaz Inquire Policy (MQCMD\_INQUIRE\_PROT\_POLICY) se zklidní o zásadě nebo zásadách, které jsou nastaveny ve frontě.

HP Integrity NonStop Server	IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
	✓	✓	✓	

## Povinné parametry

### **generic-policy-name (MQCFST)**

Název zásady (identifikátor parametru: MQCA\_POLICY\_NAME).

Tento parametr je názvem zásady s atributy, které jsou povinné. Jsou podporovány generické názvy zásad. Generický název je řetězec znaků následovaný hvězdičkou (\*), například ABC\*, a vybírá všechny zásady mající názvy, které začínají na vybraný řetězec znaků. Hvězdička ve vlastním seznamu odpovídá všem možným názvům.

Název zásady je vždy vrácen bez ohledu na požadované atributy.

Název zásady nebo zásady (nebo část jmen či názvů zásad), které se mají dotazovat, jsou stejné jako jméno fronty nebo fronty, které řídí zásady.

Maximální délka řetězce je MQ\_OBJECT\_NAME\_LENGTH.

## Nepovinné parametry

### **PolicyAttrs (MQCFIL)**

Atributy zásady (identifikátor parametru: MQIACF\_POLICY\_ATTRS).

V seznamu atributů může být uvedena následující hodnota na své vlastní výchozí hodnotě, pokud není zadán parametr:

#### **MQIACF\_ALL**

Všechny atributy.

nebo kombinace následujících možností:

#### **NÁZEV\_ZÁSADY\_MQCA\_**

Název zásady.

#### **ALGORITMUS MQIA\_SIGNATURE\_ALGORITHM**

Algoritmus digitálního podpisu.

#### **MQIA\_ENCRYPTION\_ALGORITHM**

Šifrovací algoritmus.

#### **ROZLIŠUJÍCÍ NÁZEV MQCA\_SIGNERDN**

Rozlišující název autorizovaného podepisujícího subjektu nebo podepisujících subjektů.

#### **MQCA\_RECIPIENT\_DN**

Rozlišující název zamýšleného příjemce nebo příjemců.

#### **MQIA\_TOLERAN\_NECHRÁNĚNÁ**

Zda je zásada vynucována nebo tolerována nechráněná zpráva.

#### **MQIAKF\_AKCE**

Akce provedená na příkazu s ohledem na parametry podepsaného a příjemce.

## Zjistit zásadu (odpověď)

Odpověď na příkaz Dotaz na zásadu (MQCMD\_INQUIRE\_PROT\_POLICY) se skládá z hlavičky odpovědi následovaného strukturou *PolicyName* a požadovanou kombinací struktur parametrů atributu.

HP Integrity NonStop Server	IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
	✓	✓	✓	

Pokud byl zadán generický název zásady zabezpečení, vygeneruje se jedna taková zpráva pro každou nalezenou zásadu.

#### Vždy vráceno:

*PolicyName*

Název zásady nebo zásady (nebo část jmen či názvů zásad), které se mají dotazovat, jsou stejné jako jméno fronty nebo fronty, které řídí zásady.

#### Vráceno:

*Action* , *EncAlg* , *Enforce* a *Tolerate* , *Recipient* , *SignAlg* , *Signer*

### Data odpovědi

#### Action (MQCFIL)

Akce (identifikátor parametru: MQIACF\_ACTION).

Akce provedená na příkazu s ohledem na parametry podepsaného a příjemce.

#### EncAlg (MQCFIL)

Šifrovací algoritmus (identifikátor parametru: MQIA\_ENCRYPTION\_ALGORITHM).

Byl zadán šifrovací algoritmus.

#### Vynutit a Tolerovat (MQCFST)

Indikuje, zda by měla být vynucena zásada zabezpečení nebo zda jsou tolerovány nechráněné zprávy (identifikátor parametru: MQIA\_TOLERATE\_UNPROTECTED).

#### Recipient (MQCFIL)

Určuje rozlišující název zamýšleného příjemce (identifikátor parametru: MQCA\_RECIPIENT\_DN).

Tento parametr může být zadán vícekrát.

Maximální délka řetězce je MQ\_DISTINGUISHED\_NAME\_LENGTH.

#### SignAlg (MQCFIL)

Uvádí algoritmus digitálního podpisu (identifikátor parametru: MQIA\_SIGNATURE\_ALGORITHM).

#### Signer (MQCFST)

Určuje rozlišující název autorizovaného podepisujícího subjektu (identifikátor parametru: MQCA\_SIGNER\_DN).

Tento parametr může být zadán vícekrát.

Maximální délka řetězce je MQ\_DISTINGUISHED\_NAME\_LENGTH.

### Zjistit proces

Příkaz Inquire Process (MQCMD\_INQUIREC\_PROCESS) se zvětší o atributech existujících procesů IBM MQ .

HP Integrity NonStop Server	IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
✓	✓	✓	✓	✓

### Povinné parametry

#### ProcessName (MQCFST)

Název procesu (identifikátor parametru: MQCA\_PROCESS\_NAME).

Názvy generických procesů jsou podporovány. Generický název je řetězec znaků následovaný hvězdičkou (\*), například ABC\*, a vybírá všechny procesy mající názvy, které začínají na vybraný řetězec znaků. Hvězdička ve vlastním seznamu odpovídá všem možným názvům.

Název procesu je vždy vrácen bez ohledu na požadované atributy.

Maximální délka řetězce je MQ\_PROCESS\_NAME\_LENGTH.

## Nepovinné parametry



### **CommandScope (MQCFST)**

Rozsah příkazu (identifikátor parametru: MQCACF\_COMMAND\_SCOPE). Tento parametr se vztahuje pouze k produktu z/OS .

Uvádí, jak se příkaz provádí, když je správce front členem skupiny sdílení front. Můžete uvést jednu z následujících možností:

- prázdné (nebo vynechte parametr úplně). Příkaz bude proveden ve správci front, v němž byl zadán.
- Název správce front. Příkaz se provede ve vámi specifikujete správce front a bude aktivní v rámci skupiny sdílení front. Uvedete-li jiné jméno správce front než správce front, do kterého jste zadali správce front, musíte používat prostředí skupiny sdílení front a musí být povolen příkazový server.
- Hvězdička (\*). Příkaz se provádí na lokálním správci front a je také předán každému aktivnímu správci front ve skupině sdílení front.

Maximální délka je MQ\_QSG\_NAME\_LENGTH.

*CommandScope* nelze použít jako parametr k filtrování.

### **IntegerFilterCommand (MQCFIF)**

Deskriptor příkazu filtru celých čísel. Identifikátor parametru musí být libovolný celočíselný parametr typu povolený v produktu *ProcessAttrs* kromě MQIACF\_ALL. Tento parametr slouží k omezení výstupu z příkazu určením podmínky filtru. Informace o použití této podmínky filtru viz [“MQCFIF- parametr filtru celých čísel PCF” na stránce 1838](#) .

Pokud uvedete filtr celého čísla, nemůžete také uvést řetězcový filtr pomocí parametru *StringFilterCommand* .

### **ProcessAttrs (MQCFIL)**

Atributy procesu (identifikátor parametru: MQIACF\_PROCESS\_ATTRS).

Seznam atributů může uvádět následující hodnotu na své vlastní výchozí hodnotě, která se použije, pokud není parametr zadán:

#### **MQIACF\_ALL**

Všechny atributy.

nebo kombinace následujících možností:

#### **MQCA\_ALTERATION\_DATE**

Datum, kdy byly informace naposledy změněny.

#### **MQCA\_ALTERATION\_TIME**

Čas, kdy byly informace naposledy změněny.

#### **MQCA\_APPL\_ID**

Identifikátor aplikace.

#### **MQCA\_ENV\_DATA**

Data prostředí.

#### **MQCA\_PROCESS\_DESC**

Popis definice procesu.

#### **NÁZEV\_PROCESU\_MQCA\_**

Název definice procesu.



**MQCA\_USER\_DATA**

Uživatelská data.

**MQIA\_TYP\_APLIKACE**

Typ aplikace.

**z/OS****QSGDisposition (MQCFIN)**

Dispozice objektu v rámci skupiny (identifikátor parametru: MQIA\_QSG\_DISP). Tento parametr se vztahuje pouze k produktu z/OS .

Určuje dispozice objektu, pro který mají být vráceny informace (tedy tam, kde je definován a jak se chová). Hodnota může být některá z následujících:

**MQQSSGD\_LIVE**

Objekt je definován jako MQQSGD\_Q\_MMGR nebo MQQSGD\_COPY. Hodnota MQQSGD\_LIVE je výchozí hodnotou, pokud není zadán parametr.

**MQQSGD\_VŠE**

Objekt je definován jako MQQSGD\_Q\_MMGR nebo MQQSGD\_COPY.

Existuje-li prostředí sdílené správce front a příkaz se provádí ve správci front, kde byl zadán, tato volba také zobrazí informace o objektech definovaných s MQQSGD\_GROUP.

Je-li zadán nebo výchozím nastavení MQQSGD\_LIVE, nebo pokud je MQQSGD\_ALL zadán v prostředí sdíleného správce front, může příkaz dát duplicitní názvy (s různými dispozity).

**MQQSD\_KOPIE**

Objekt je definován jako MQQSGD\_COPY.

**SKUPINA MQQSGD\_GROUP**

Objekt je definován jako MQQSGD\_GROUP. MQQSGD\_GROUP je povolen pouze v prostředí sdílené fronty.

**MQQSGD\_Q\_MGR**

Objekt je definován jako MQQSGD\_Q\_MGR.

**MQQSGD\_PRIVATE**

Objekt je definován buď jako MQQSGD\_Q\_MGR, nebo MQQSGD\_COPY. MQQSGD\_PRIVATE vrací stejné informace jako MQQSGD\_LIVE.

*QSGDisposition* nelze použít jako parametr k filtrování.

**StringFilterCommand (MQCFSF)**

Deskriptor příkazu filtru řetězce. Identifikátor parametru musí být jakýkoli parametr typu řetězec povolený v *ProcessAttrs* kromě MQCA\_PROCESS\_NAME. Tento parametr slouží k omezení výstupu z příkazu určením podmínky filtru. Informace o použití této podmínky filtru viz [“MQCFSF-parametr filtru řetězce PCF”](#) na stránce 1845 .

Pokud uvedete filtr řetězce, nemůžete také zadat celočíselný filtr pomocí parametru *IntegerFilterCommand* .

**Zjišťovat proces (odezva)**

Odpověď na příkaz Inquire Process (MQCMD\_INQUIREC\_PROCESS) se skládá z hlavičky odpovědi následovaného strukturou *ProcessName* a požadovanou kombinací struktur parametrů atributu.

HP Integrity NonStop Server	IBM i	Systémy SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
✓	✓	✓	✓	✓

Pokud byl zadán generický název procesu, vygeneruje se pro každý nalezený proces jedna taková zpráva.

**Vždy vráceno:**

*ProcessName* , **z/OS** *QSGDisposition*

**Vráceno:**

*AlterationDate, AlterationTime, ApplId, ApplType, EnvData, ProcessDesc, UserData*

**Data odpovědi*****AlterationDate* (MQCFST)**

Datum změny (identifikátor parametru: MQCA\_ALTERATION\_DATE).

Datum, kdy byly informace naposledy pozměněny, ve formuláři yyyy-mm-dd.

***AlterationTime* (MQCFST)**

Čas změny (identifikátor parametru: MQCA\_ALTERATION\_TIME).

Čas, kdy byly informace naposledy změněny, ve formuláři hh.mm.ss.

***ApplId* (MQCFST)**

Identifikátor aplikace (identifikátor parametru: MQCA\_APPL\_ID).

Maximální délka řetězce je MQ\_PROCESS\_APPL\_ID\_LENGTH.

***ApplType* (MQCFIN)**

Typ aplikace (identifikátor parametru: MQIA\_APPL\_TYPE).

Hodnota může být následující:

**MQAT\_AIX .**

Aplikace AIX (stejná hodnota jako MQAT\_UNIX)

**MQAT\_CICS .**

CICS transakce

**MQAT\_DOS**

Aplikace klienta DOS

**MQAT\_MVS**

z/OS aplikace

**MQAT\_OS400**

IBM i aplikace

**MQAT\_QMGR**

Správce front

**MQAT\_UNIX .**

UNIX aplikace

**MQAT\_WINDOWS**

16bitová aplikace Windows

**POČ MQAT\_WINDOWS\_NT**

32bitová aplikace produktu Windows

***celé číslo***

Systémem definovaný typ aplikace v rozsahu nula až 65 535 nebo uživatelsky definovaný typ aplikace v rozsahu 65 536 až 999 999 999

***EnvData* (MQCFST)**

Data prostředí (identifikátor parametru: MQCA\_ENV\_DATA).

Maximální délka řetězce je MQ\_PROCESS\_ENV\_DATA\_LENGTH.

***ProcessDesc* (MQCFST)**

Popis definice procesu (identifikátor parametru: MQCA\_PROCESS\_DESC).

Maximální délka řetězce je MQ\_PROCESS\_DESC\_LENGTH.

***ProcessName* (MQCFST)**

Název definice procesu (identifikátor parametru: MQCA\_PROCESS\_NAME).

Maximální délka řetězce je MQ\_PROCESS\_NAME\_LENGTH.

**QSGDisposition (MQCFIN)**

Dispozice QSG (identifikátor parametru: MQIA\_QSG\_DISP).

Určuje dispozice objektu (to znamená, kde je definován a jak se chová). Tento parametr je platný pouze pro z/OS . Hodnota může být některá z následujících:

**MQQSD\_KOPIE**

Objekt je definován jako MQQSGD\_COPY.

**SKUPINA MQQSGD\_GROUP**

Objekt je definován jako MQQSGD\_GROUP.

**MQQSGD\_Q\_MGR**

Objekt je definován jako MQQSGD\_Q\_MGR.

**UserData (MQCFST)**

Uživatelská data (identifikátor parametru: MQCA\_USER\_DATA).

Maximální délka řetězce je MQ\_PROCESS\_USER\_DATA\_LENGTH.

**Zjistit názvy procesů**

Příkaz Inquire Process Names (MQCMD\_INQUIRE\_PROCESS\_NAMES) se dotazuje na seznam názvů procesů, které odpovídají zadanému generickému názvu procesu.

HP Integrity NonStop Server	IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
✓	✓	✓	✓	✓

**Povinné parametry**

**ProcessName (MQCFST)**

Název procesu-definice pro frontu (identifikátor parametru: MQCA\_PROCESS\_NAME).

Názvy generických procesů jsou podporovány. Generický název je řetězec znaků následovaný hvězdičkou (\*), například ABC\*, a vybírá všechny objekty s názvy, které začínají na vybraný řetězec znaků. Hvězdička ve vlastním seznamu odpovídá všem možným názvům.

**Nepovinné parametry**

**CommandScope (MQCFST)**

Rozsah příkazu (identifikátor parametru: MQCACF\_COMMAND\_SCOPE). Tento parametr se vztahuje pouze k produktu z/OS .

Uvádí, jak se příkaz provádí, když je správce front členem skupiny sdílení front. Můžete uvést jednu z následujících možností:

- prázdné (nebo vynechte parametr úplně). Příkaz bude proveden ve správci front, v němž byl zadán.
- Název správce front. Příkaz se provede ve vámi specifikujete správce front a bude aktivní v rámci skupiny sdílení front. Uvedete-li jiné jméno správce front než správce front, do kterého jste zadali správce front, musíte používat prostředí skupiny sdílení front a musí být povolen příkazový server.
- Hvězdička (\*). Příkaz se provádí na lokálním správci front a je také předán každému aktivnímu správci front ve skupině sdílení front.

Maximální délka je MQ\_QSG\_NAME\_LENGTH.

### **QSGDisposition (MQCFIN)**

Dispozice objektu v rámci skupiny (identifikátor parametru: MQIA\_QSG\_DISP). Tento parametr se vztahuje pouze k produktu z/OS .

Určuje dispozice objektu, pro který mají být vráceny informace (tedy tam, kde je definován a jak se chová). Hodnota může být některá z následujících:

#### **MQQSGD\_LIVE**

Objekt je definován jako MQQSGD\_Q\_MMGR nebo MQQSGD\_COPY. Hodnota MQQSGD\_LIVE je výchozí hodnotou, pokud není zadán parametr.

#### **MQQSGD\_VŠE**

Objekt je definován jako MQQSGD\_Q\_MMGR nebo MQQSGD\_COPY.

Existuje-li prostředí sdílené správce front a příkaz se provádí ve správci front, kde byl zadán, tato volba také zobrazí informace o objektech definovaných s MQQSGD\_GROUP.

Je-li zadán nebo výchozím nastavení MQQSGD\_LIVE, nebo pokud je MQQSGD\_ALL zadán v prostředí sdíleného správce front, může příkaz dát duplicitní názvy (s různými dispozity).

#### **MQQSD\_KOPIE**

Objekt je definován jako MQQSGD\_COPY.

#### **SKUPINA MQQSGD\_GROUP**

Objekt je definován jako MQQSGD\_GROUP. MQQSGD\_GROUP je povolen pouze v prostředí sdílené fronty.

#### **MQQSGD\_Q\_MGR**

Objekt je definován jako MQQSGD\_Q\_MGR.

#### **MQQSGD\_PRIVATE**

Objekt je definován buď s MQQSGD\_Q\_MGR, nebo MQQSGD\_COPY. MQQSGD\_PRIVATE vrací stejné informace jako MQQSGD\_LIVE.

## **Zjistit názvy procesů (odpověď)**

Odpověď na příkaz Inquire Process Names (MQCMD\_INQUIRE\_PROCESS\_NAMES) se skládá ze záhlaví odezvy následovaného jedinou strukturou parametru, která dává nula nebo více názvů, které odpovídají uvedenému názvu procesu.

<b>HP Integrity NonStop Server</b>	<b>IBM i</b>	<b>SYSTÉM UNIX a Linux</b>	<b>Windows</b>	<b>z/OS</b>
✓	✓	✓	✓	✓

Kromě toho se vrací pouze v systému z/OS struktura parametrů *QSGDispositions* (se stejným počtem položek, jako je struktura *ProcessNames* ). Každý záznam v této struktuře označuje dispozice objektu s odpovídající položkou ve struktuře *ProcessNames* .

Tato odezva není v produktu Windows podporována.

#### **Vždy vráceno:**

*ProcessNames, QSGDispositions*

#### **Vráceno:**

Není

## **Data odpovědi**

### **ProcessNames (MQCFSL)**

Seznam názvů procesů (identifikátor parametru: MQCACF\_PROCESS\_NAMES).

### **QSGDispositions (MQCFIL)**

Seznam dispozic QSG (identifikátor parametru: MQIACF\_QSG\_DISPS). Tento parametr se vztahuje pouze na systémy z/OS. Možné hodnoty pro pole v této struktuře jsou:

**MQQSD\_KOPIE**

Objekt je definován jako MQQSGD\_COPY.

**SKUPINA MQQSGD\_GROUP**

Objekt je definován jako MQQSGD\_GROUP.

**MQQSGD\_Q\_MGR**

Objekt je definován jako MQQSGD\_Q\_MGR.

**Zjistit stav publikování/odběru**

Příkaz Inquire Pub/Sub Status (MQCMD\_INQUIRE\_PUBSUB\_STATUS) se nachází ve stavu připojení typu publikování-odběr.

HP Integrity NonStop Server	IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
	✓	✓	✓	✓

**Nepovinné parametry****z/OS CommandScope (MQCFST)**

Rozsah příkazu (identifikátor parametru: MQCACF\_COMMAND\_SCOPE).

Tento parametr se vztahuje pouze k produktu z/OS .

Uvádí, jak se příkaz provádí, když je správce front členem skupiny sdílení front. Můžete uvést jednu z následujících možností:

**prázdný (nebo vynechte parametr úplně)**

Příkaz bude proveden ve správci front, v němž byl zadán.

**Název správce front**

Příkaz se provede ve vámi specifikujete správce front a bude aktivní v rámci skupiny sdílení front. Uvedete-li jiné jméno správce front než správce front, do kterého jste zadali správce front, musíte používat prostředí skupiny sdílení front a musí být povolen příkazový server.

**hvězdička (\*)**

Příkaz se provádí na lokálním správci front a je také předán každému aktivnímu správci front ve skupině sdílení front.

Maximální délka je MQ\_QSG\_NAME\_LENGTH.

Příkaz CommandScope nemůžete použít jako parametr k filtrování.

**PubSubStatusAttrs (MQCFIL)**

Atributy stavu publikování/odběru (identifikátor parametru: MQIACF\_PUBSUB\_STATUS\_ATTRS).

V seznamu atributů může být uvedena následující hodnota na své vlastní výchozí hodnotě, pokud není zadán parametr:

**MQIACF\_ALL**

Všechny atributy.

nebo kombinace následujících možností:

**MQIA\_SUB\_COUNT**

Celkový počet odběrů vzhledem k lokálnímu stromu.

**MQIA\_TOPIC\_NODE\_COUNT**

Celkový počet uzlů témat v lokálním stromu.

**STAV MQIACF\_PUBSUB\_STATUS**

Stav hierarchie.

## TYP STAVU MQIACF\_PS\_STATUS\_TYPE

Typ hierarchie.

### Type (MQCFIN)

Typ (identifikátor parametru: MQIACF\_PS\_STATUS\_TYPE).

Typ může uvádět jednu z následujících možností:

#### MQPSST\_ALL

Návratový stav nadřazených i podřazených připojení. Hodnota MQPSST\_ALL je výchozí hodnotou, pokud není zadán parametr.

#### MQPSST\_LOCAL

Vrátit informace o lokálním stavu.

#### MQPSST\_PARENT

Vrátit stav nadřazeného připojení.

#### MQPSST\_CHILD

Návratový stav podřazených připojení.

## Zjišťovat stav publikování/odběru (odezva)

Odpověď na příkaz Stav publikování/odběru zjišťování stavu (MQCMD\_INQUIRE\_PUBSUB\_STATUS) se skládá ze záhlaví odezvy následovaného strukturou atributů.

HP Integrity NonStop Server	IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
	✓	✓	✓	2CR

Je vrácena skupina parametrů obsahující následující atributy: *Type*, *QueueManagerName*, *Status*, *SubCounta* *TopicNodeCount*.

### Vždy vráceno:

*QueueManagerName*, *Status*, *Type*, *SubCounta* *TopicNodeCount*.

### Vráceno:

*None*

## Data odpovědi

### QueueManagerName (MQCFST)

Název lokálního správce front v případě, že typ TYPE je LOCAL, nebo název hierarchicky připojeného správce front (identifikátor parametru: MQCA\_Q\_MGR\_NAME).

### Type (MQCFIN)

Typ vráceného stavu (identifikátor parametru: MQIACF\_PS\_STATUS\_TYPE).

Hodnota může být následující:

#### MQPSST\_CHILD

Stav publikování/odběru pro podřazené hierarchické připojení.

#### MQPSST\_LOCAL

Stav publikování/odběru pro lokálního správce front.

#### MQPSST\_PARENT

Stav publikování/odběru pro nadřazené hierarchické připojení.

### Status (MQCFIN)

Stav stroje publikování/odběru nebo hierarchického připojení (identifikátor parametru: MQIACF\_PUBSUB\_STATUS).

Je-li TYPE LOCAL, mohou být vráceny následující hodnoty:

### **STAV MQPS\_STATUS\_ACTIVE**

Stroj publikování/odběru a rozhraní publikování/odběru ve frontě jsou spuštěny. Proto je možné publikovat nebo přihlásit se k odběru pomocí rozhraní API a front, které jsou řádně monitorovány rozhraním pro publikování/odběr ve frontě.

### **MQPS\_STATUS\_COMPAT**

Stroj pro publikování/odběr je spuštěn. Proto je možné publikovat nebo přihlásit se k odběru pomocí rozhraní API. Rozhraní pro publikování/odběr není spuštěné. Proto žádná zpráva, která je vložena do front monitorovaných rozhraním pro publikování/odběr ve frontě, nepostupuje podle IBM MQ.

### **CHYBA\_STAV\_MQP**

Stroj publikování/odběru se nezdařil. Zkontrolujte protokoly chyb a určete příčinu selhání.

### **MQPS\_STATUS\_INACTIVE**

Stroj pro publikování/odběr a rozhraní pro publikování/odběr ve frontě nejsou spuštěny. Proto není možné publikovat nebo přihlásit se k odběru pomocí rozhraní API. Jakékoli zprávy publish/subscribe, které jsou vloženy do front, které jsou monitorovány rozhraním publikování/odběru ve frontě, nepostupuje podle IBM MQ.

Pokud je neaktivní a chcete spustit stroj publikování/odběru, v příkazu Změna správce front nastavte režim PubSubna **MQPSM\_ENABLED**.

### **STAV\_STAV\_MQP**

Stroj publikování/odběru se inicializuje a ještě není v provozu.

### **STAV\_STAV\_MQPS\_STOPPING**

Probíhá zastavení stroje publikování/odběru.

Pokud je TYPE nastaven PARENT, mohou být vráceny tyto hodnoty:

### **STAV MQPS\_STATUS\_ACTIVE**

Připojení k nadřazenému správci front je aktivní.

### **CHYBA\_STAV\_MQP**

Tento správce front není schopen inicializovat připojení k nadřazenému správci front kvůli chybě konfigurace.

V protokolech správce front je vytvořena zpráva, která označuje specifickou chybu. Obdržíte-li chybovou zprávu AMQ5821 nebo v systémech z/OS CSQT821E, možné příčiny zahrnují:

- Přenosová fronta je plná
- Vypnuté odesílací fronty

Pokud obdržíte chybovou zprávu AMQ5814 nebo na systémech z/OS CSQT814E, proveďte následující akce:

- Zkontrolujte, zda je nadřazený správce front správně zadán.
- Ujistěte se, že zprostředkovatel je schopen přeložit název správce front nadřazeného zprostředkovatele.

Chcete-li rozlišit název správce front, musí být konfigurován alespoň jeden z následujících prostředků:

- Přenosová fronta se stejným názvem, jako je název nadřazeného správce front.
- Definice aliasu správce front se stejným názvem jako nadřazený název správce front.
- Klastř s nadřazeným správcem front je členem stejného klastru jako tento správce front.
- Definice aliasu správce front klastru se stejným názvem jako nadřazený název správce front.
- Výchozí přenosová fronta.

Po správném nastavení konfigurace upravte název nadřazeného správce front tak, aby byl prázdný. Poté nastavte název nadřazeného správce front.

### **STAV MQPS\_STATUS\_REFUSED**

Připojení k nadřazenému správci front bylo odmítnuto.

Tato situace může být způsobena tím, že nadřazený správce front již má jiného podřízeného správce front se stejným názvem, jako má tento správce front.

Nadto nadřazený správce front použil příkaz RESET QMGR TYPE (PUBSUB) CHILD k odebrání tohoto správce front jako jednoho z jeho podřízených prvků.

### **STAV\_STAV\_MQP**

Správce front se pokouší požádat o to, aby jiný správce front byl jeho nadřazeným objektem.

Pokud nadřazený stav zůstává ve stavu spuštění bez postupu do aktivního stavu, proveďte následující akce:

- Zkontrolujte, zda je kanál odesílatele k nadřazenému správci front spuštěn.
- Zkontrolujte, zda je kanál příjemce z nadřazeného správce front spuštěn.

### **STAV\_STAV\_MQPS\_STOPPING**

Správce front se odpojuje od svého nadřazeného.

Pokud zůstane nadřazený stav ve stavu zastavení, proveďte následující akce:

- Zkontrolujte, zda je kanál odesílatele k nadřazenému správci front spuštěn.
- Zkontrolujte, zda je kanál příjemce z nadřazeného správce front spuštěn.

Je-li TYPE CHILD, mohou být vráceny následující hodnoty:

### **STAV\_MQPS\_STATUS\_ACTIVE**

Připojení k nadřazenému správci front je aktivní.

### **CHYBA\_STAV\_MQP**

Tento správce front není schopen inicializovat připojení k nadřazenému správci front kvůli chybě konfigurace.

V protokolech správce front je vytvořena zpráva, která označuje specifickou chybu. Obdržíte-li chybovou zprávu AMQ5821 nebo v systémech z/OS CSQT821E, možné příčiny zahrnují:

- Přenosová fronta je plná
- Vypnuté odesílací fronty

Pokud obdržíte chybovou zprávu AMQ5814 nebo na systémech z/OS CSQT814E, proveďte následující akce:

- Zkontrolujte, zda je podřízený správce front správně zadán.
- Ujistěte se, že zprostředkovatel je schopen přeložit název správce front podřízeného zprostředkovatele.

Chcete-li rozlišit název správce front, musí být konfigurován alespoň jeden z následujících prostředků:

- Přenosová fronta se stejným názvem jako podřízený název správce front.
- Definice aliasu správce front se stejným názvem jako podřízený název správce front.
- Klastř s podřízeným správcem front je členem stejného klastřu jako tento správce front.
- Definice aliasu správce front klastřu se stejným názvem jako podřízený název správce front.
- Výchozí přenosová fronta.

Po správném nastavení konfigurace upravte název podřízeného správce front tak, aby byl prázdný. Poté je nastaven s použitím názvu podřízeného správce front.

### **STAV\_STAV\_MQP**

Správce front se pokouší požádat o to, aby jiný správce front byl jeho nadřazeným objektem.

Pokud stav podřízeného prvku zůstane ve stavu spuštění bez postupu do aktivního stavu, proveďte následující akce:

- Zkontrolujte, zda je kanál odesílatele do podřízeného správce front spuštěn.
- Zkontrolujte, zda je kanál příjemce z podřízeného správce front spuštěn.



## STAV\_STAV\_MQPS\_STOPPING

Správce front se odpojuje od svého nadřízeného.

Pokud stav podřízeného prvku zůstává ve stavu zastavení, proveďte následující akce:

- Zkontrolujte, zda je kanál odesílatele do podřízeného správce front spuštěn.
- Zkontrolujte, zda je kanál příjemce z podřízeného správce front spuštěn.

### SubCount (MQCFIN)

Je-li *Type* MQPSST\_LOCAL, vrátí se celkový počet odběrů vůči lokálnímu stromu. Je-li *Type* MQPSST\_CHILD nebo MQPSST\_PARENT, vztahy správce front se nedotazují a je vrácena hodnota MQPSCT\_NONE . (identifikátor parametru: MQIA\_SUB\_COUNT).

### TopicNodeCount (MQCFIN)

Je-li *Type* MQPSST\_LOCAL, vrátí se celkový počet uzlů témat v lokálním stromu. Je-li *Type* MQPSST\_CHILD nebo MQPSST\_PARENT, vztahy správce front se nedotazují a je vrácena hodnota MQPSCT\_NONE . (identifikátor parametru: MQIA\_TOPC\_NODE\_COUNT).

## Zjistit frontu

Pomocí příkazu fronty dotazu MQCMD\_INQUIRE\_Q můžete zadávat dotazy na atributy front produktu IBM MQ .

HP Integrity NonStop Server	IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
✓	✓	✓	✓	✓

## Povinné parametry

### QName (MQCFST)

Název fronty (identifikátor parametru: MQCA\_Q\_NAME).

Názvy generických front jsou podporovány. Generické jméno je znakový řetězec následován hvězdičkou \* ; například ABC\*. Vybírá všechny fronty s názvy, které začínají vybraným znakovým řetězcem. Hvězdička ve vlastním seznamu odpovídá všem možným názvům.

Název fronty je vždy vrácen bez ohledu na požadované atributy.

Maximální délka řetězce je MQ\_Q\_NAME\_LENGTH.

## Nepovinné parametry



### CFStructure (MQCFST)

Struktura prostředku CF (identifikátor parametru: MQCA\_CF\_STRUC\_NAME). Určuje název struktury prostředku Coupling Facility. Tento parametr je platný pouze pro z/OS.

Tento parametr uvádí, že vhodné fronty jsou omezeny na ty, které mají zadanou hodnotu *CFStructure* . Není-li tento parametr zadán, jsou způsobilé všechny fronty.

Názvy generických struktur CF jsou podporovány. Generické jméno je znakový řetězec následován hvězdičkou \* ; například ABC\*. Vybírá všechny struktury prostředku CF obsahující názvy, které začínají s vybraným řetězcem znaků. Hvězdička ve vlastním seznamu odpovídá všem možným názvům.

Maximální délka řetězce je MQ\_CF\_STRUC\_NAME\_LENGTH.

### ClusterInfo (MQCFIN)

Informace o klastru (identifikátor parametru: MQIACF\_CLUSTER\_INFO).

Tento parametr požaduje, aby se zobrazily informace o klastru o těchto frontách a dalších frontách v úložišti, které odpovídají výběrovým kritériím. Informace o klastru se zobrazují spolu s informacemi o atributech front definovaných v tomto správci front.

V takovém případě může být zobrazeno více front se stejným zobrazeným názvem. Informace o klastru jsou zobrazeny s typem fronty MQQT\_CLUSTER.

Tento parametr můžete nastavit na libovolnou celočíselnou hodnotu, použitá hodnota nemá vliv na odpověď na příkaz.

Informace o klastru se získávají lokálně od správce front.

### **ClusterName (MQCFST)**

Název klastru (identifikátor parametru: MQCA\_CLUSTER\_NAME).

Tento parametr uvádí, že vhodné fronty jsou omezeny na ty, které mají zadanou hodnotu *ClusterName*. Není-li tento parametr zadán, jsou způsobilé všechny fronty.

Názvy generických klastrů jsou podporovány. Generické jméno je znakový řetězec následován hvězdičkou \* ; například ABC\*. Vybírá všechny klastry mající názvy, které začínají s vybraným znakovým řetězcem. Hvězdička ve vlastním seznamu odpovídá všem možným názvům.

Maximální délka řetězce je MQ\_CLUSTER\_NAME\_LENGTH.

### **ClusterNameList (MQCFST)**

Seznam názvů klastru (identifikátor parametru: MQCA\_CLUSTER\_NAMELIST).

Tento parametr uvádí, že vhodné fronty jsou omezeny na ty, které mají zadanou hodnotu *ClusterNameList*. Není-li tento parametr zadán, jsou způsobilé všechny fronty.

Jsou podporovány generické seznamy názvů klastrů. Generické jméno je znakový řetězec následován hvězdičkou \* ; například ABC\*. Vybírá všechny seznamy názvů klastru, jejichž názvy začínají na vybraný znakový řetězec. Hvězdička ve vlastním seznamu odpovídá všem možným názvům.



### **CommandScope (MQCFST)**

Rozsah příkazu (identifikátor parametru: MQCACF\_COMMAND\_SCOPE). Tento parametr se vztahuje pouze k produktu z/OS.

Uvádí, jak se příkaz provádí, když je správce front členem skupiny sdílení front. Můžete určit jednu z následujících hodnot:

- Mezera (nebo vynechte parametr úplně). Příkaz bude proveden ve správci front, v němž byl zadán.
- Název správce front. Příkaz se provede ve vámi specifikujete správce front a bude aktivní v rámci skupiny sdílení front. Uvedete-li jiné jméno správce front než správce front, do kterého jste zadali správce front, musíte používat prostředí skupiny sdílení front. Je třeba povolit příkazový server.
- Hvězdička " \* ". Příkaz se provádí na lokálním správci front a je také předán každému aktivnímu správci front ve skupině sdílení front.

Maximální délka je MQ\_QSG\_NAME\_LENGTH.

*CommandScope* nelze použít jako parametr k filtrování.

### **IntegerFilterCommand (MQCFIF)**

Deskriptor příkazu filtru celých čísel. Identifikátor parametru musí být libovolný celočíselný parametr, který je povolen v *QAttrs* kromě MQIACF\_ALL. Tento parametr slouží k omezení výstupu z příkazu určením podmínky filtru. Informace o použití této podmínky filtru viz [“MQCFIF-parametr filtru celých čísel PCF”](#) na stránce 1838.

Pokud zadáte celočíselný filtr pro *Qtype* nebo *PageSetID*, nemůžete také zadat argument *Qtype* nebo *PageSetID*.

Pokud uvedete filtr celého čísla, nemůžete také uvést řetězcový filtr pomocí parametru *StringFilterCommand*.



**PageSetID (MQCFIN)**

Identifikátor sady stránek (identifikátor parametru: MQIA\_PAGESET\_ID). Tento parametr se vztahuje pouze k produktu z/OS.

Tento parametr uvádí, že vhodné fronty jsou omezeny na ty, které mají zadanou hodnotu *PageSetID*. Není-li tento parametr zadán, jsou způsobilé všechny fronty.

**QAttr (MQCFIL)**

Atributy fronty (identifikátor parametru: MQIACF\_Q\_ATTRS).

V seznamu atributů může být uvedena následující hodnota samostatně. Není-li parametr zadán, je tato hodnota výchozí:

**MQIACF\_ALL**

Všechny atributy.

Můžete také uvést kombinaci parametrů v následující tabulce:

<i>Tabulka 92. Příkaz Inquire Queue, atributy fronty</i>					
	<b>Lokální fronta</b>	<b>Modelová fronta</b>	<b>Fronta aliasů</b>	<b>Vzdálená fronta</b>	<b>Fronta klastru</b>
MQCA_ALTERATION_DATE Datum, kdy byly informace naposledy změněny	✓	✓	✓	✓	✓
MQCA_ALTERATION_TIME Čas, kdy byly informace naposledy změněny	✓	✓	✓	✓	✓
MQCA_BACOUT_REQ_Q_NAME Nadměrný název fronty vrácených zpráv	✓	✓			
Název MQCA_BASE_NAME Název fronty, na kterou se alias interpretuje			✓		
MQCA_CF_STRUC_NAME Název struktury prostředku Coupling Facility. Tento atribut je platný pouze pro z/OS	✓	✓			
MQCA_CLUS_CHL_NAME Obecný název odesílacích kanálů klastru, které používají tuto frontu jako přenosovou frontu.	✓	✓			
MQCA_CLUSTER_DATE Datum, kdy byla definice zpřístupněna pro lokálního správce front					✓
MQCA_CLUSTER_NAME Název klastru	✓		✓	✓	✓
MQCA_CLUSTER_NAMELIST Seznam názvů klastru	✓		✓	✓	

Tabulka 92. Příkaz Inquire Queue, atributy fronty (pokračování)

	Lokální fronta	Modelová fronta	Fronta aliasů	Vzdálená fronta	Fronta klastru
MQCA_CLUSTER_Q_MGR_NAME Název správce front, který je hostitelem fronty					✓
MQCA_CLUSTER_TIME Čas, kdy byla definice k dispozici pro lokálního správce front					✓
MQCA_CREATION_DATE Datum vytvoření fronty	✓	✓			
MQCA_CREATION_TIME Čas vytvoření fronty	✓	✓			
MQCA_CUSTOM Vlastní atribut pro nové funkce	✓	✓	✓	✓	✓
MQCA_INITIATION_Q_NAME Název inicializační fronty	✓	✓			
MQCA_PROCESS_NAME Název definice procesu	✓	✓			
MQCA_Q_DESC Popis fronty	✓	✓	✓	✓	✓
Identifikátor MQCA_Q_MGR_IDENTIFIER Vnitřně generovaný název správce front					✓
MQCA_Q_NAME Název fronty	✓	✓	✓	✓	✓
MQCA_REMOTE_Q_MGR_NAME Název vzdáleného správce front				✓	
MQCA_REMOTE_Q_NAME Název vzdálené fronty, jak je známo lokálně na vzdáleném správci front				✓	
 Třída MQCA_STORAGE_CLASS Paměťová třída. MQCA_STORAGE_CLASS je platné pouze na z/OS	✓	✓			

Tabulka 92. Příkaz Inquire Queue, atributy fronty (pokračování)					
	Lokální fronta	Modelová fronta	Fronta aliasů	Vzdálená fronta	Fronta klastru
MQCA_TTPIPE_NAME Název <b>TPIPE</b> použitý pro komunikaci s OTMA pomocí mostu IBM MQ IMS	✓				
MQCA_TRIGGER_DATA Data spouštěče	✓	✓			
MQCA_XMIT_Q_NAME Jméno přenosové fronty				✓	
MQIA_ACCOUNTING_Q Shromažďování účetních dat	✓	✓			
MQIA_BACKO_THRESHOLD Práh vrácení	✓	✓			
MQIA_BASE_TYPE Typ objektu	✓	✓	✓	✓	✓
MQIA_CLUSTER_Q_TYPE Typ fronty klastru					✓
MQIA_CLWL_Q_PRIORITY Priorita fronty pracovní zátěže klastru	✓		✓	✓	✓
MQIA_CLWL_Q_RANK Hodnocení fronty pracovní zátěže klastru	✓		✓	✓	✓
MQIA_CLWL_USEQ Pracovní zátěž klastru používá vzdálené nastavení	✓				
MQIA_CURRENT_Q_DEPTH Počet zpráv ve frontě	✓				
MQIA_DEF_BIND Výchozí vazba	✓		✓	✓	✓
MQIA_DEF_INPUT_OPEN_OPTION Výchozí volba open-for-input	✓	✓			
MQIA_DEF_PERSISTENCE Výchozí trvalost zpráv	✓	✓	✓	✓	✓
MQIA_DEF_PRIORITY Výchozí priorita zpráv	✓	✓	✓	✓	✓

<i>Tabulka 92. Příkaz Inquire Queue, atributy fronty (pokračování)</i>					
	<b>Lokální fronta</b>	<b>Modelová fronta</b>	<b>Fronta aliasů</b>	<b>Vzdálená fronta</b>	<b>Fronta klastru</b>
MQIA_DEF_PUT_RESPONSE_TYPE Výchozí typ odezvy put	✓	✓	✓	✓	✓
MQIA_DEF_READ_AHEAD Výchozí typ odezvy put	✓	✓	✓	✓	✓
MQIA_DEFINITION_TYPE Typ definice fronty	✓	✓			
MQIA_DIST_LISTS Podpora distribučního seznamu. MQIA_DIST_LISTS není platný na z/OS	✓	✓			
MQIA_HARD_GET_BACKOUT Zda se má zjistit počet vrácení	✓	✓			
MQIA_INDEX_TYPE Typ indexu. Tento atribut je platný pouze pro z/OS .	✓	✓			
MQIA_INHIBIT_GET Zda jsou povoleny operace get.	✓	✓	✓		
MQIA_INHIBIT_PUT Zda jsou povoleny operace vložení	✓	✓	✓	✓	✓
MQIA_MAX_MSG_LENGTH Maximální délka zprávy	✓	✓			
MQIA_MAX_Q_DEPTH Maximální počet zpráv povolených ve frontě	✓	✓			
MQIA_MONITORING_Q Kolekce monitorovacích dat online	✓	✓			
MQIA_MSG_DELIVERY_SEQUENCE Zda je priorita zpráv důležitá	✓	✓			
MQIA_NPM_CLASS Úroveň spolehlivosti přiřazená k netrvalým zprávám, které jsou vloženy do fronty	✓	✓			
MQIA_OPEN_INPUT_COUNT Počet volání příkazu MQOPEN , která mají otevřenou frontu pro vstup	✓				

Tabulka 92. Příkaz Inquire Queue, atributy fronty (pokračování)

	Lokální fronta	Modelová fronta	Fronta aliasů	Vzdálená fronta	Fronta klastru
MQIA_OPEN_OUTPUT_COUNT Počet volání příkazu MQOPEN , která mají otevřenou frontu pro výstup	✓				
 MQIA_PAGESET_ID Identifikátor sady stránek	✓				
MQIA_PROPRTLE Atribut řízení vlastnosti	✓	✓	✓		
MQIA_Q_DEPT_TH_HIGH_EVENT Řídicí atribut pro vysoké události hloubky fronty. MQIA_Q_DEPTH_HIGH_EVENT nelze použít jako atribut filtru.	✓	✓			
Aplikace MQIA_Q_DEPT_TH_HIGH_LIMIT Horní mez hloubky fronty	✓	✓			
MQIA_Q_DEPTH_LOW_EVENT Řídicí atribut pro události nízké hloubky fronty. MQIA_Q_DEPTH_LOW_EVENT nelze použít jako atribut filtru.	✓	✓			
Funkce MQIA_Q_DEPT_TH_LOW_LIMIT Dolní mez hloubky fronty	✓	✓			
MQIA_Q_DEPTH_MAX_EVENT Řídicí atribut pro maximální události hloubky fronty	✓	✓			
MQIA_Q_SERVICE_INTERVAL Limit pro interval služby fronty	✓	✓			
MQIA_Q_SERVICE_INTERVAL_ EVENT Řídicí atribut pro události intervalu služby fronty	✓	✓			
MQIA_Q_TYPE Typ fronty	✓	✓	✓	✓	✓
MQIA_RETENTION_INTERVAL Interval uchování fronty	✓	✓			

Tabulka 92. Příkaz Inquire Queue, atributy fronty (pokračování)					
	Lokální fronta	Modelová fronta	Fronta aliasů	Vzdálená fronta	Fronta klastru
MQIA_SCOPE Obor definice fronty. MQIA_SCOPE není platný v z/OS nebo IBM i	✓		✓	✓	
MQIA_SHAREABILITY Údaj určující, zda lze frontu sdílet	✓	✓			
MQIA_STATISTICS_Q Shromažďování statistických dat. Volba MQIA_STATISTICS_Q je platná pouze v systémech AIX, HP-UX, Linux, IBM i, Solaris a Windows.	✓	✓			
MQIA_TRIGGER_CONTROL Řízení spouštěče	✓	✓			
MQIA_TRIGGER_DEPTH Hloubka spouštěče	✓	✓			
MQIA_TRIGGER_MSG_PRIORITY Prahová hodnota priority zpráv pro spouštěče	✓	✓			
MQIA_TRIGGER_MTYPE Typ spouštěče	✓	✓			
MQIA_USAGE Použití	✓	✓			

### **QSGDisposition (MQCFIN)**

Dispozice objektu v rámci skupiny (identifikátor parametru: MQIA\_QSG\_DISP). Tento parametr se vztahuje pouze k produktu z/OS.

Uvádí dispozice objektu, pro který se mají vrátit informace. Význam volby "dispozice objektu" je místo, kde je objekt definován a jak se chová. Hodnota může být některá z následujících:

#### **MQQSGD\_LIVE**

Objekt je definován jako MQQSGD\_Q\_MGR nebo MQQSGD\_COPY. Je-li příkaz spuštěn ve sdíleném prostředí správce front ve správci front, kde byl zadán, příkaz MQQSGD\_LIVE také vrátí informace o objektech definovaných s produktem MQQSGD\_SHARED. MQQSGD\_LIVE je výchozí hodnota, pokud není zadán parametr.

#### **MQQSGD\_ALL**

Objekt je definován jako MQQSGD\_Q\_MGR nebo MQQSGD\_COPY.

Je-li příkaz spuštěn ve sdíleném prostředí správce front ve správci front, ve kterém byl zadán, příkaz MQQSGD\_ALL také zobrazí informace o objektech definovaných s produktem MQQSGD\_GROUP nebo MQQSGD\_SHARED.

Je-li MQQSGD\_LIVE zadán nebo je nastaven na výchozí hodnotu, nebo pokud je MQQSGD\_ALL zadán v prostředí sdíleného správce front, může příkaz dát duplicitní názvy s různými dispozicemi.



**MQQSGD\_COPY**

Objekt je definován jako MQQSGD\_COPY.

**MQQSGD\_GROUP**

Objekt je definován jako MQQSGD\_GROUP. MQQSGD\_GROUP je povolen pouze v prostředí sdílené fronty.

**MQQSGD\_Q\_MGR**

Objekt je definován jako MQQSGD\_Q\_MGR.

**MQQSGD\_PRIVATE**

Objekt je definován buď pomocí MQQSGD\_Q\_MGR , nebo MQQSGD\_COPY.

**MQQSGD\_SHARED**

Objekt je definován jako MQQSGD\_SHARED. MQQSGD\_SHARED je povolen pouze v prostředí sdílené fronty.

*QSGDisposition* nelze použít jako parametr k filtrování.

**QType (MQCFIN)**

Typ fronty (identifikátor parametru: MQIA\_Q\_TYPE).

Je-li tento parametr přítomen, mohou být vhodné fronty omezeny na zadaný typ. Jakýkoli selektor atributu uvedený v seznamu *QAttrs* , který je platný pouze pro fronty odlišného typu nebo typů, se ignoruje; nevznese se žádná chyba.

Není-li tento parametr zadán, nebo je-li zadán parametr MQQT\_ALL , jsou vhodné fronty všech typů. Každý zadaný atribut musí být platným selektorem atributu fronty. Atribut může platit pro některé z vrácených front. Nevztahuje se na všechny fronty. Selektory atributů fronty, které jsou platné, ale nejsou použitelné pro danou frontu, se ignorují, nevyskytnou se žádné chybové zprávy a žádný atribut se nevrátí. Následující seznamy obsahují hodnotu všech platných selektorů atributů fronty:

**MQQT\_ALL**

Všechny typy fronty.

**MQQT\_LOCAL**

Lokální fronta.

**MQQT\_ALIAS**

Definice alias fronty.

**MQQT\_REMOTE**

Lokální definice vzdálené fronty.

**MQQT\_CLUSTER**

Fronta klastru.

**MQQT\_MODEL**

Definice modelové fronty.

**Poznámka:** Na jiných platformách než z/OS, je-li tento parametr přítomen, musí se vyskytnout bezprostředně za parametrem *QName* .

 **StorageClass (MQCFST)**

Paměťová třída (identifikátor parametru: MQCA\_STORAGE\_CLASS). Uvádí název paměťové třídy. Tento parametr je platný pouze pro z/OS.

Tento parametr uvádí, že vhodné fronty jsou omezeny na ty, které mají zadanou hodnotu *StorageClass* . Není-li tento parametr zadán, jsou způsobilé všechny fronty.

Generické názvy jsou podporovány. Generické jméno je znakový řetězec následovaný hvězdičkou \* ; například ABC\*. Vybere všechny třídy ukládání, které mají názvy, které začínají na vybraný řetězec znaků. Hvězdička ve vlastním seznamu odpovídá všem možným názvům.

Maximální délka řetězce je MQ\_STORAGE\_CLASS\_LENGTH.

**StringFilterCommand (MQCFSF)**

Deskriptor příkazu filtru řetězce. Identifikátor parametru musí být jakýkoli parametr typu řetězec povolený v *QAttrs* kromě MQCA\_Q\_NAME. Tento parametr slouží k omezení výstupu z příkazu určením

podmínky filtru. Informace o použití této podmínky filtru viz [“MQCFSF-parametr filtru řetězce PCF”](#) na stránce 1845 .

Uvedete-li filtr řetězce pro *ClusterName*, *ClusterNameList*, *StorageClass* nebo *CFStructure*, nemůžete jej také zadat jako parametr.

Pokud uvedete filtr řetězce, nemůžete také zadat celočíselný filtr pomocí parametru *IntegerFilterCommand* .

## Kódy chyb

Tento příkaz může vracet následující kód chyby v záhlaví formátu odezvy, kromě hodnot zobrazených v [“Kódy chyb použitelné pro všechny příkazy”](#) na stránce 1329.

### Reason (MQLONG)

Hodnota může být některá z následujících:

#### **MQRCCF\_Q\_TYPE\_ERROR**

Typ fronty není platný.

## Zjišťovat frontu (odpověď)

Odpověď na příkaz Fronta zjišťování MQCMD\_INQUIRE\_Q se skládá z hlavičky odpovědi následovaného strukturou *QName* . Pouze v systému z/OS odezva obsahuje strukturu *QSGDisposition* a požadovanou kombinaci struktur parametrů atributu.

HP Integrity NonStop Server	IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
✓	✓	✓	✓	✓

Pokud bylo určeno generické jméno fronty nebo požadované fronty klastru, nastavením buď MQQT\_CLUSTER nebo MQIACF\_CLUSTER\_INFO, je pro každou nalezenou frontu generována jedna zpráva.

### Vždy vráceno:

*QName*, *QSGDisposition*, *QType*

### Vráceno:

*AlterationDate* , *AlterationTime* , *BackoutRequeueName* , *BackoutThreshold* , *BaseQName* , *CFStructure* , *ClusterChannelName* , *ClusterDate* , *ClusterName* , *ClusterNameList* , *ClusterQType* , *ClusterTime* , *CLWLQueuePriority* , *CLWLQueueRank* , *CLWLUseQ* , *CreationDate* , *CreationTime* , *CurrentQDepth* , *Custom* , *DefaultPutResponse* , *DefBind* , *DefinitionType* , *DefInputOpenOption* , *DefPersistence* , *DefPriority* , *DefReadAhead* , *DistLists* , *HardenGetBackout* , *IndexType* , *InhibitGet* , *InhibitPut* , *InitiationQName* , *MaxMsgLength* , *MaxQDepth* , *MsgDeliverySequence* , *NonPersistentMessageClass* , *OpenInputCount* , *OpenOutputCount* , *PageSetID* , *ProcessName* , *PropertyControl* , *QDepthHighEvent* , *QDepthHighLimit* , *QDepthLowEvent* , *QDepthLowLimit* , *QDepthMaxEvent* , *QDesc* , *QMgrIdentifier* , *QMgrName* , *QServiceInterval* , *QServiceIntervalEvent* , *QueueAccounting* , *QueueMonitoring* , *QueueStatistics* , *RemoteQMgrName* , *RemoteQName* , *RetentionInterval* , *Scope* , *Shareability* , *StorageClass* , *TpipeNames* , *TriggerControl* , *TriggerData* , *TriggerDepth* , *TriggerMsgPriority* , *TriggerType* , *Usage* , *XmitQName*

## Data odpovědi

### **AlterationDate (MQCFST)**

Datum změny (identifikátor parametru: MQCA\_ALTERATION\_DATE).

Datum, kdy byly informace naposledy pozměněny, ve formuli yyyy-mm-dd.

### **AlterationTime (MQCFST)**

Čas změny (identifikátor parametru: MQCA\_ALTERATION\_TIME).

Čas, kdy byly informace naposledy změněny, ve formátu hh . mm . ss.

**BackoutRequeueName (MQCFST)**

Nadměrný název fronty vrácených zpráv (identifikátor parametru: MQCA\_BACKOUT\_REQ\_Q\_NAME).

Maximální délka řetězce je MQ\_Q\_NAME\_LENGTH.

**BackoutThreshold (MQCFIN)**

Práh vrácení (identifikátor parametru: MQIA\_BACKOUT\_THRESHOLD).

**BaseQName (MQCFST)**

Název fronty, na kterou je alias interpretováno (identifikátor parametru: MQCA\_BASE\_Q\_NAME).

Název fronty, která je definována pro lokálního správce front.

Maximální délka řetězce je MQ\_Q\_NAME\_LENGTH.

**CFStructure (MQCFST)**

Název struktury prostředku Coupling Facility (identifikátor parametru: MQCA\_CF\_STRUC\_NAME). Tento parametr se vztahuje pouze k produktu z/OS .

Určuje název struktury prostředku Coupling Facility, do které chcete uložit zprávy při použití sdílených front.

Maximální délka řetězce je MQ\_CF\_STRUC\_NAME\_LENGTH.

**ClusterChannelName (MQCFST)**

Název kanálu odesílatele klastru (identifikátor parametru: MQCA\_CLUS\_CHL\_NAME).

ClusterChannelName je generický název odesílacích kanálů klastru, které používají tuto frontu jako přenosovou frontu.

Maximální délka názvu kanálu je: MQ\_CHANNEL\_NAME\_LENGTH.

**ClusterDate (MQCFST)**

Datum klastru (identifikátor parametru: MQCA\_CLUSTER\_DATE).

Datum, kdy byly informace zpřístupněny lokálnímu správci front, ve tvaru yyyy-mm-dd.

**ClusterName (MQCFST)**

Název klastru (identifikátor parametru: MQCA\_CLUSTER\_NAME).

**ClusterNameList (MQCFST)**

Seznam názvů klastru (identifikátor parametru: MQCA\_CLUSTER\_NAMELIST).

**ClusterQType (MQCFIN)**

Typ fronty klastru (identifikátor parametru: MQIA\_CLUSTER\_Q\_TYPE).

Hodnota může být následující:

**MQCQT\_LOCAL\_Q**

Fronta klastru představuje lokální frontu.

**MQCQT\_ALIAS\_Q**

Fronta klastru představuje alias frontu.

**MQCQT\_REMOTE\_Q**

Fronta klastru představuje vzdálenou frontu.

**MQCQT\_Q\_MGR\_ALIAS**

Fronta klastru představuje alias správce front.

**ClusterTime (MQCFST)**

Čas klastru (identifikátor parametru: MQCA\_CLUSTER\_TIME).

Doba, kdy byly informace zpřístupněny lokálnímu správci front, ve formě hh . mm . ss.

**CLWLQueuePriority (MQCFIN)**

Priorita fronty pracovní zátěže klastru (identifikátor parametru: MQIA\_CLWL\_Q\_PRIORITY).

Priorita fronty v rámci správy pracovní zátěže klastru. Hodnota je v rozsahu nula až 9, kde nula je nejnižší priorita a 9 je nejvyšší.

**CLWLQueueRank (MQCFIN)**

Úroveň fronty pracovní zátěže klastru (identifikátor parametru: MQIA\_CLWL\_Q\_RANK).

Pořadí ve frontě v rámci správy pracovní zátěže klastru. Hodnota je v rozsahu nula až 9, kde nula je nejnižší pozice a 9 je nejvyšší.

**CLWLUseQ (MQCFIN)**

Úroveň fronty pracovní zátěže klastru (identifikátor parametru: MQIA\_CLWL\_USEQ).

Hodnota může být následující:

**MQCLWL\_USEQ\_AS\_Q\_MGR**

Použijte hodnotu parametru *CLWLUseQ* v definici správce front.

**MQCLWL\_USEQ\_ANY**

Použit vzdálené a lokální fronty.

**MQCLWL\_USEQ\_LOCAL**

Nepoužívejte vzdálené fronty.

**CreationDate (MQCFST)**

Datum vytvoření fronty ve formátu yyyy-mm-dd (identifikátor parametru: MQCA\_CREATION\_DATE).

Maximální délka řetězce je MQ\_CREATION\_DATE\_LENGTH.

**CreationTime (MQCFST)**

Čas vytvoření, ve tvaru hh.mm.ss (identifikátor parametru: MQCA\_CREATION\_TIME).

Maximální délka řetězce je MQ\_CREATION\_TIME\_LENGTH.

**CurrentQDepth (MQCFIN)**

Aktuální hloubka fronty (identifikátor parametru: MQIA\_CURRENT\_Q\_DEPTH).

**Custom (MQCFST)**

Vlastní atribut pro nové funkce (identifikátor parametru: MQCA\_CUSTOM).

Tento atribut je vyhrazen pro konfiguraci nových funkcí, než budou pojmenovány samostatné atributy. Může obsahovat hodnoty nula nebo více atributů jako dvojice názvu atributu a hodnoty, oddělených alespoň jedním mezerou. Dvojice názvu atributu a hodnoty mají tvar NAME (VALUE).

Tento popis se aktualizuje, když jsou zavedeny funkce používající tento atribut.

**DefaultPutResponse (MQCFIN)**

Výchozí definice typu vložení odezvy (identifikátor parametru: MQIA\_DEF\_PUT\_RESPONSE\_TYPE).

Tento parametr určuje typ odezvy, který má být použit pro operace vložení do fronty, je-li aplikací určena hodnota MQPMO\_RESPONSE\_AS\_Q\_DEF. Hodnota může být některá z následujících:

**MQPRT\_SYNC\_RESPONSE**

Operace vložení je vydávána synchronně a vrací se odezva.

**MQPRT\_ASYNC\_RESPONSE**

Operace vložení je vydána asynchronně a vrací podmnožinu polí MQMD.

**DefBind (MQCFIN)**

Výchozí vazba (identifikátor parametru: MQIA\_DEF\_BIND).

Hodnota může být následující:

**MQBND\_BIND\_ON\_OPEN**

Vazba byla opravena voláním MQOPEN.

**MQBND\_BIND\_NOT\_FIXED**

Vazba nebyla opravena.

**MQBND\_BIND\_ON\_GROUP**

Umožňuje aplikaci požadovat, aby skupina zpráv byla alokována do stejné cílové instance.

**DefinitionType (MQCFIN)**

Typ definice fronty (identifikátor parametru: MQIA\_DEFINITION\_TYPE).

Hodnota může být následující:

**MQQDT\_PREDEFINED**

Předdefinovaná trvalá fronta.

**MQQDT\_PERMANENT\_DYNAMIC**

Dynamicky definovaná trvalá fronta.

**MQQDT\_SHARED\_DYNAMIC**

Dynamicky definovaná sdílená fronta. Tato volba je k dispozici pouze v systému z/OS .

**MQQDT\_TEMPORARY\_DYNAMIC**

Dynamicky definovaná dočasná fronta.

**DefInputOpenOption (MQCFIN)**

Výchozí vstupní otevřená volba pro definování toho, zda lze fronty sdílet (identifikátor parametru: MQIA\_DEF\_INPUT\_OPEN\_OPTION).

Hodnota může být následující:

**MQOO\_INPUT\_EXCLUSIVE**

Chcete-li získat zprávy s výlučným přístupem, otevřete frontu.

**MQOO\_INPUT\_SHARED**

Chcete-li získat zprávy se sdíleným přístupem, otevřete frontu.

**DefPersistence (MQCFIN)**

Výchozí perzistence (identifikátor parametru: MQIA\_DEF\_PERSISTENCE).

Hodnota může být následující:

**MQPER\_PERSISTENT**

Zpráva je trvalá.

**MQPER\_NOT\_PERSISTENT**

Zpráva není trvalá.

**DefPriority (MQCFIN)**

Výchozí priorita (identifikátor parametru: MQIA\_DEF\_PRIORITY).

**DefReadAhead (MQCFIN)**

Výchozí dopředné čtení (identifikátor parametru: MQIA\_DEF\_READ\_AHEAD).

Určuje výchozí chování dopředného čtení pro netrvalé zprávy doručené klientovi.

Hodnota může být některá z následujících:

**MQREADA\_NO**

Netrvalé zprávy nejsou odeslány klientovi před tím, než je aplikace požaduje. Pokud klient skončí abnormálně, dojde ke ztrátě maximálně jedné netrvalé zprávy.

**MQREADA\_YES**

Netrvalé zprávy jsou odeslány před klientem před tím, než je aplikace požaduje. Netrvalé zprávy mohou být ztraceny, pokud klient skončí abnormálně, nebo pokud klient nespotřebuje všechny zprávy, které odeslal.

**MQREADA\_DISABLED**

Čtení předem netrvalých zpráv pro tuto frontu není povoleno. Zprávy se do klienta neodesílají bez ohledu na to, zda aplikace klienta požaduje dopředné čtení.

**DistLists (MQCFIN)**

Podpora distribučního seznamu (identifikátor parametru: MQIA\_DIST\_LISTS).

Hodnota může být následující:

**MQDL\_SUPPORTED**

Podporované seznamy distribucí.

**MQDL\_NOT\_SUPPORTED**

Distribuční seznamy nejsou podporovány.

Tento parametr je podporován v následujících prostředích: AIX, HP-UX, IBM i, Solaris, Windows, a Linux.

#### ***HardenGetBackout (MQCFIN)***

Skiz odvolání, nebo ne: (identifikátor parametru: MQIA\_HARDEN\_GET\_BACKOUT).

Hodnota může být následující:

##### **MQQA\_BACKOUT\_HARDENED**

Počet vrácení je zapamatován.

##### **MQQA\_BACKOUT\_NOT\_HARDENED**

Počet vrácení není možné si zapamatovat.

#### ***IndexType (MQCFIN)***

Typ indexu (identifikátor parametru: MQIA\_INDEX\_TYPE). Tento parametr se vztahuje pouze k produktu z/OS .

Určuje typ indexu udržovaného správcem front k urychlení operací produktu MQGET ve frontě. Hodnota může být některá z následujících:

##### **MQIT\_NONE**

Žádný index.

##### **MQIT\_MSG\_ID**

Fronta je indexována pomocí identifikátorů zpráv.

##### **MQIT\_CORREL\_ID**

Fronta je indexována pomocí identifikátorů korelace.

##### **MQIT\_MSG\_TOKEN**

Fronta je indexována pomocí tokenů zpráv.

##### **MQIT\_GROUP\_ID**

Fronta je indexována pomocí identifikátorů skupin.

#### ***InhibitGet (MQCFIN)***

Operace získání jsou povoleny nebo blokovány: (identifikátor parametru: MQIA\_INHIBIT\_GET).

Hodnota může být následující:

##### **MQQA\_GET\_ALLOWED**

Operace získání jsou povoleny.

##### **MQQA\_GET\_INHIBITED**

Operace získání jsou blokovány.

#### ***InhibitPut (MQCFIN)***

Operace vložení (Putt) jsou povoleny nebo blokovány: (identifikátor parametru: MQIA\_INHIBIT\_PUT).

Hodnota může být následující:

##### **MQQA\_PUT\_ALLOWED**

Operace vložení jsou povoleny.

##### **MQQA\_PUT\_INHIBITED**

Operace vložení jsou blokovány.

#### ***InitiationQName (MQCFST)***

Název inicializační fronty (identifikátor parametru: MQCA\_INITIATION\_Q\_NAME).

Maximální délka řetězce je MQ\_Q\_NAME\_LENGTH.

#### ***MaxMsgLength (MQCFIN)***

Maximální délka zprávy (identifikátor parametru: MQIA\_MAX\_MSG\_LENGTH).

#### ***MaxQDepth (MQCFIN)***

Maximální hloubka fronty (identifikátor parametru: MQIA\_MAX\_Q\_DEPTH).

**MsgDeliverySequence (MQCFIN)**

Zprávy seřazené podle priority nebo posloupnosti: (identifikátor parametru: MQIA\_MSG\_DELIVERY\_SEQUENCE).

Hodnota může být následující:

**MQMDS\_PRIORITY**

Zprávy jsou vráceny v pořadí priority.

**MQMDS\_FIFO**

Zprávy jsou vráceny ve FIFO pořadí (první dovnitř, první ven).

**NonPersistentMessageClass (MQCFIN)**

Úroveň spolehlivosti přiřazená netrvalých zpráv, které jsou vloženy do fronty (identifikátor parametru: MQIA\_NPM\_CLASS).

Určuje okolnosti, za kterých mohou být netrvalé zprávy vloženy do fronty ztraceny. Hodnota může být některá z následujících:

**MQNPM\_CLASS\_NORMAL**

Netrvalé zprávy jsou omezeny na dobu životnosti relace správce front. Vyřazují se v případě restartování správce front. Výchozí hodnota je MQNPM\_CLASS\_NORMAL .

**MQNPM\_CLASS\_HIGH**

Správce front se pokusí zachovat netrvalé zprávy po dobu životnosti fronty. Netrvalé zprávy mohou být stále ztraceny v případě selhání.

**OpenInputCount (MQCFIN)**

Počet volání MQOPEN, které mají otevřenou frontu pro vstup (identifikátor parametru: MQIA\_OPEN\_INPUT\_COUNT).

**OpenOutputCount (MQCFIN)**

Počet volání MQOPEN, které mají otevřenou frontu pro výstup (identifikátor parametru: MQIA\_OPEN\_OUTPUT\_COUNT).

**PageSetID (MQCFIN)**

Identifikátor sady stránek (identifikátor parametru: MQIA\_PAGESET\_ID).

Uvádí identifikátor sady stránek, na které se fronta nachází.

Tento parametr se vztahuje k produktu z/OS pouze v případě, že je fronta aktivně přidružena k sadě stránek.

**ProcessName (MQCFST)**

Název definice procesu pro frontu (identifikátor parametru: MQCA\_PROCESS\_NAME).

Maximální délka řetězce je MQ\_PROCESS\_NAME\_LENGTH.

**PropertyControl (MQCFIN)**

Atribut řízení vlastností (identifikátor parametru MQIA\_PROPERTY\_CONTROL).

Určuje způsob zpracování vlastností zpráv pro zprávy, které jsou načteny z front pomocí volání MQGET s volbou MQGMO\_PROPERTIES\_AS\_Q\_DEF . Hodnota může být některá z následujících:

**MQPROP\_COMPATIBILITY**

Pokud zpráva obsahuje vlastnost s předponou **mcd.**, **jms.**, **usr.** nebo **mqext.**, jsou všechny vlastnosti zprávy doručovány do aplikace v záhlaví MQRFH2 . Jinak budou všechny vlastnosti zprávy, kromě vlastností obsažených v deskriptoru (či rozšíření) zprávy, zahozeny a nebudou nadále přístupné aplikaci.

Výchozí hodnota je MQPROP\_COMPATIBILITY . Umožňuje aplikacím, které očekávají JMS-související vlastnosti, aby byly v záhlaví MQRFH2 v datech zprávy pokračovat v práci beze změn.

**MQPROP\_NONE**

Všechny vlastnosti zprávy jsou před odesláním do vzdáleného správce front odebrány ze zprávy. Vlastnosti v deskriptoru zprávy (nebo přípony) se neodeberou.

**MQPROP\_ALL**

Všechny vlastnosti zprávy jsou zahrnuty ve zprávě, když jsou odeslány vzdálenému správci front. Vlastnosti jsou umístěny v jednom nebo více záhlavích MQRFH2 v datech zprávy. Vlastnosti v deskriptoru zprávy (nebo rozšíření) nejsou umístěny v záhlavích MQRFH2 .

**MQPROP\_FORCE\_ MQRFH2**

Vlastnosti jsou vždy vráceny v datech zprávy v záhlaví MQRFH2 bez ohledu na to, zda aplikace určuje popisovač zprávy.

Platný popisovač zprávy dodaný v poli `MsgHandle` struktury MQGMO na volání MQGET je ignorován. Vlastnosti zprávy nejsou pomocí popisovače zprávy přístupné.

Tento parametr se vztahuje na lokální fronty, alias a modelové fronty.

**QDepthHighEvent (MQCFIN)**

Řídí, zda jsou generovány vysoké události hloubky fronty (identifikátor parametru: MQIA\_Q\_DEPTH\_HIGH\_EVENT).

Hodnota může být následující:

**MQEVR\_DISABLED**

Vytváření sestav událostí je zakázáno.

**MQEVR\_ENABLED**

Vytváření sestav událostí je povoleno.

**QDepthHighLimit (MQCFIN)**

Horní mez hloubky fronty (identifikátor parametru: MQIA\_Q\_DEPTH\_HIGH\_LIMIT).

Prahová hodnota, proti níž je porovnávána hloubka fronty pro generování události Příliš dlouhá fronta.

**QDepthLowEvent (MQCFIN)**

Řídí, zda jsou generovány události nízké hloubky fronty (identifikátor parametru: MQIA\_Q\_DEPTH\_LOW\_EVENT).

Hodnota může být následující:

**MQEVR\_DISABLED**

Vytváření sestav událostí je zakázáno.

**MQEVR\_ENABLED**

Vytváření sestav událostí je povoleno.

**QDepthLowLimit (MQCFIN)**

Dolní mez hloubky fronty (identifikátor parametru: MQIA\_Q\_DEPTH\_LOW\_LIMIT).

Prahová hodnota, se kterou se porovnává hloubka fronty, aby se vygenerovala událost Nízká hloubka fronty.

**QDepthMaxEvent (MQCFIN)**

Řídí, zda jsou generovány úplné události fronty (identifikátor parametru: MQIA\_Q\_DEPTH\_MAX\_EVENT).

Hodnota může být následující:

**MQEVR\_DISABLED**

Vytváření sestav událostí je zakázáno.

**MQEVR\_ENABLED**

Vytváření sestav událostí je povoleno.

**QDesc (MQCFST)**

Popis fronty (identifikátor parametru: MQCA\_Q\_DESC).

Maximální délka řetězce je MQ\_Q\_DESC\_LENGTH.

**QMgrIdentifier (MQCFST)**

Identifikátor správce front (identifikátor parametru: MQCA\_Q\_MGR\_IDENTIFIER).

Jedinečný identifikátor správce front.



**QMgrName (MQCFST)**

Název lokálního správce front (identifikátor parametru: MQCA\_CLUSTER\_Q\_MGR\_NAME).

Maximální délka řetězce je MQ\_Q\_MGR\_NAME\_LENGTH.

**QName (MQCFST)**

Název fronty (identifikátor parametru: MQCA\_Q\_NAME).

Maximální délka řetězce je MQ\_Q\_NAME\_LENGTH.

**QServiceInterval (MQCFIN)**

Cíl pro interval služby fronty (identifikátor parametru: MQIA\_Q\_SERVICE\_INTERVAL).

Interval služby použitý pro porovnání ke generování událostí vysokého a servisního intervalu fronty OK intervalu služby fronty.

**QServiceIntervalEvent (MQCFIN)**

Řídí, zda jsou generovány události servisního intervalu vysoké úrovně nebo intervalu služby OK (identifikátor parametru: MQIA\_Q\_SERVICE\_INTERVAL\_EVENT).

Hodnota může být následující:

**MQQSIE\_HIGH**

Události vysoké intervalu služby fronty povoleny.

**MQQSIE\_OK**

Události OK intervalu služby fronty povoleny.

**MQQSIE\_NONE**

Nejsou povoleny žádné události intervalu služby fronty.

**QSGDisposition (MQCFIN)**

Dispozice QSG (identifikátor parametru: MQIA\_QSG\_DISP).

Určuje dispozice objektu (to znamená, kde je definován a jak se chová). *QSGDisposition* je platné pouze na z/OS. Hodnota může být některá z následujících:

**MQQSGD\_COPY**

Objekt je definován jako MQQSGD\_COPY.

**MQQSGD\_GROUP**

Objekt je definován jako MQQSGD\_GROUP.

**MQQSGD\_Q\_MGR**

Objekt je definován jako MQQSGD\_Q\_MGR.

**MQQSGD\_SHARED**

Objekt je definován jako MQQSGD\_SHARED.

**QType (MQCFIN)**

Typ fronty (identifikátor parametru: MQIA\_Q\_TYPE).

Hodnota může být následující:

**MQQT\_ALIAS**

Definice alias fronty.

**MQQT\_CLUSTER**

Definice fronty klastru.

**MQQT\_LOCAL**

Lokální fronta.

**MQQT\_REMOTE**

Lokální definice vzdálené fronty.

**MQQT\_MODEL**

Definice modelové fronty.

### **QueueAccounting (MQCFIN)**

Ovládá shromažďování dat evidence (evidence na úrovni vlákna a fronty na úrovni front) (identifikátor parametru: MQIA\_ACCOUNTING\_Q).

Hodnota může být následující:

#### **MQMON\_Q\_MGR**

Kolekce dat evidence pro frontu se provádí na základě nastavení parametru *QueueAccounting* na správci front.

#### **MQMON\_OFF**

Neshromažďovat účtovací data pro frontu.

#### **MQMON\_ON**

Shromáždí účtovací data pro frontu.

### **QueueMonitoring (MQCFIN)**

Kolekce dat monitorování online (identifikátor parametru: MQIA\_MONITORING\_Q).

Hodnota může být následující:

#### **MQMON\_OFF**

Shromažďování online monitorovacích dat je pro tuto frontu vypnuto.

#### **MQMON\_Q\_MGR**

Hodnota parametru *QueueMonitoring* správce front je zděděna z fronty.

#### **MQMON\_LOW**

Shromažďování online monitorovacích dat je zapnuto s nízkou rychlostí shromažďování dat, pro tuto frontu, pokud není pro správce front *QueueMonitoring* pro správce front MQMON\_NONE.

#### **MQMON\_MEDIUM**

Shromažďování online monitorovacích dat je zapnuto, se střední rychlostí shromažďování dat, pro tuto frontu, pokud není pro správce front *QueueMonitoring* pro správce front MQMON\_NONE.

#### **MQMON\_HIGH**

Shromažďování online monitorovacích dat je zapnuto s vysokou rychlostí shromažďování dat, pro tuto frontu, pokud není pro správce front *QueueMonitoring* pro správce front MQMON\_NONE.

### **QueueStatistics (MQCFIN)**

Řídí shromažďování statistických dat (identifikátor parametru: MQIA\_STATISTICS\_Q).

Hodnota může být následující:

#### **MQMON\_Q\_MGR**

Kolekce statistických dat pro frontu se provádí na základě nastavení parametru *QueueStatistics* na správci front.

#### **MQMON\_OFF**

Neshromažďovat statistická data pro frontu.

#### **MQMON\_ON**

Shromážděte statistické údaje pro danou frontu, pokud *QueueStatistics* pro správce front není MQMON\_NONE.

Tento parametr je platný pouze v systémech IBM i, Systémy SYSTÉM UNIXa Windows.

### **RemoteQMgrName (MQCFST)**

Název vzdáleného správce front (identifikátor parametru: MQCA\_REMOTE\_Q\_MGR\_NAME).

Maximální délka řetězce je MQ\_Q\_MGR\_NAME\_LENGTH.

### **RemoteQName (MQCFST)**

Název vzdálené fronty, jak je známo lokálně na vzdáleném správci front (identifikátor parametru: MQCA\_REMOTE\_Q\_NAME).

Maximální délka řetězce je MQ\_Q\_NAME\_LENGTH.

### **RetentionInterval (MQCFIN)**

Interval uchování (identifikátor parametru: MQIA\_RETENTION\_INTERVAL).

**Scope (MQCFIN)**

Rozsah definice fronty (identifikátor parametru: MQIA\_SCOPE).

Hodnota může být následující:

**MQSCO\_Q\_MGR**

Obor správce front.

**MQSCO\_CELL**

Obor buňky.

Tento parametr není platný v systémech IBM i nebo z/OS.

**Shareability (MQCFIN)**

Fronta může být sdílená, nebo ne: (identifikátor parametru: MQIA\_SHAREABILITY).

Hodnota může být následující:

**MQQA\_SHAREABLE**

Fronta je možné sdílet.

**MQQA\_NOT\_SHAREABLE**

Fronta není možné sdílet.

**StorageClass (MQCFST)**

Paměťová třída (identifikátor parametru: MQCA\_STORAGE\_CLASS). Tento parametr se vztahuje pouze k produktu z/OS .

Uvádí název paměťové třídy.

Maximální délka řetězce je MQ\_STORAGE\_CLASS\_LENGTH.

**TpipeNames (MQCFSL)**

Názvy TPIPE (identifikátor parametru: MQCA\_TPIPE\_NAME). Tento parametr se vztahuje pouze na lokální fronty v systému z/OS .

Určuje názvy TPIPE použité pro komunikaci s OTMA přes most IBM MQ IMS , je-li most aktivní.

Maximální délka řetězce je MQ\_TPIPE\_NAME\_LENGTH.

**TriggerControl (MQCFIN)**

Řízení spouštěče (identifikátor parametru: MQIA\_TRIGGER\_CONTROL).

Hodnota může být následující:

**MQTC\_OFF**

Spouštěcí zprávy nejsou povinné.

**MQTC\_ON**

Vyžadované zprávy spouštěče.

**TriggerData (MQCFST)**

Data spouštěče (identifikátor parametru: MQCA\_TRIGGER\_DATA).

Maximální délka řetězce je MQ\_TRIGGER\_DATA\_LENGTH.

**TriggerDepth (MQCFIN)**

Hloubka spouštěče (identifikátor parametru: MQIA\_TRIGGER\_DEPTH).

**TriggerMsgPriority (MQCFIN)**

Prahová hodnota priority zpráv pro spouštěče (identifikátor parametru: MQIA\_TRIGGER\_MSG\_PRIORITY).

**TriggerType (MQCFIN)**

Typ spouštěče (identifikátor parametru: MQIA\_TRIGGER\_TYPE).

Hodnota může být následující:

**MQTT\_NONE**

Žádné zprávy spouštěče.

**MQTT\_FIRST**

Spustit zprávu v případě, že hloubka fronty přejde od 0 do 1.

**MQTT\_EVERY**

Zpráva spouštěče pro každou zprávu.

**MQTT\_DEPTH**

Spustit zprávu, když je překročena prahová hodnota hloubky.

**Usage (MQCFIN)**

Použití (identifikátor parametru: MQIA\_USAGE).

Hodnota může být následující:

**MQUS\_NORMAL**

Normální využití.

**MQUS\_TRANSMISSION**

Přenosová fronta.

**XmitQName (MQCFST)**

Název přenosové fronty (identifikátor parametru: MQCA\_XMIT\_Q\_NAME).

Maximální délka řetězce je MQ\_Q\_NAME\_LENGTH.

**Zjistit správce front**

Zjišťovat správce front ( **MQCMD\_INQUIRE\_Q\_MGR** ) příkaz inquires about the attributes of a queue manager.

HP Integrity NonStop Server	IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
✓	✓	✓	✓	✓

**Nepovinné parametry****CommandScope (MQCFST)**

Rozsah příkazu (identifikátor parametru: MQCACF\_COMMAND\_SCOPE). Tento parametr se vztahuje pouze k produktu z/OS .

Uvádí, jak se příkaz provádí, když je správce front členem skupiny sdílení front. Můžete určit jednu z následujících hodnot:

- Mezera (nebo vynechte parametr úplně). Příkaz bude proveden ve správci front, v němž byl zadán.
- Název správce front. Příkaz se provede ve vámi specifikujete správce front a bude aktivní v rámci skupiny sdílení front. Uvedete-li jiné jméno správce front než správce front, do kterého jste zadali správce front, musíte používat prostředí skupiny sdílení front. Je třeba povolit příkazový server.
- Hvězdička " \* ". Příkaz se provádí na lokálním správci front a je také předán každému aktivnímu správci front ve skupině sdílení front.

Maximální délka je MQ\_QSG\_NAME\_LENGTH.

*CommandScope* nelze použít jako parametr k filtrování.

**QMGrAttrs (MQCFIL)**

Atributy správce front (identifikátor parametru: MQIACF\_Q\_MGR\_ATTRS).

Seznam atributů může uvádět následující hodnotu na své vlastní výchozí hodnotě, která se použije, pokud není parametr zadán:

**MQIACF\_ALL**

Všechny atributy.

Nebo kombinace následujících hodnot:

**MQCA\_ALTERATION\_DATE**

Datum, kdy byla definice naposledy změněna.

**MQCA\_ALTERATION\_TIME**

Čas, kdy byla definice naposledy změněna.

**MQCA\_CERT\_LABEL**

Popisek certifikátu správce front.

**MQCA\_CHANNEL\_AUTO\_DEF\_EXIT**

Název uživatelské procedury automatické definice kanálu. MQCA\_CHANNEL\_AUTO\_DEF\_EXIT není platný na z/OS.

**MQCA\_CLUSTER\_WORKLOAD\_DATA**

Data předaná do uživatelské procedury pracovní zátěže klastru.

**MQCA\_CLUSTER\_WORKLOAD\_EXIT**

Název uživatelské procedury pracovní zátěže klastru.

**MQCA\_COMMAND\_INPUT\_Q\_NAME**

Název vstupní fronty příkazu systému.

**MQCA\_CONN\_AUTH**

Název objektu ověřovacích informací, který se používá k poskytnutí umístění ověření ID uživatele a hesla.

**MQCA\_CUSTOM**

Vlastní atribut pro nové funkce.

**MQCA\_DEAD\_LETTER\_Q\_NAME**

Název fronty nedoručených zpráv.

**MQCA\_DEF\_XMIT\_Q\_NAME**

Výchozí název přenosové fronty.

**MQCA\_DNS\_GROUP**

Název skupiny, kterou modul listener TCP zpracovává příchozí přenosy pro skupinu sdílení front, se musí připojit při použití podpory správce pracovní zátěže pro podporu služeb DNS (Dynamic Domain Name Services). MQCA\_DNS\_GROUP je platné pouze na z/OS .

**MQCA\_IGQ\_USER\_ID**

Identifikátor uživatele fronty v rámci skupiny. Tento parametr je platný pouze pro z/OS .

**MQCA\_LU\_GROUP\_NAME**

Generický název LU pro modul listener LU 6.2 . MQCA\_LU\_GROUP\_NAME je platné pouze na z/OS .

**MQCA\_LU\_NAME**

Název jednotky LU, který má být použit pro odchozí přenosy LU 6.2 . MQCA\_LU\_NAME je platné pouze na z/OS .

**MQCA\_LU62\_ARM\_SUFFIX**

Přípona APPCPM. MQCA\_LU62\_ARM\_SUFFIX je platné pouze na z/OS .

**MQCA\_PARENT**

Název hierarchicky připojeného správce front, který je nominován jako nadřizený prvek tohoto správce front.

**MQCA\_Q\_MGR\_DESC**

Popis správce front.

**MQCA\_Q\_MGR\_IDENTIFIER**

Vnitřně generovaný jedinečný název správce front.

**MQCA\_Q\_MGR\_NAME**

Název lokálního správce front.

**MQCA\_QSG\_CERT\_LABEL**

Označení certifikátu skupiny sdílení front. Tento atribut parametru je platný pouze pro z/OS .

**MQCA\_QSG\_NAME**

Název skupiny sdílení front. Tento atribut parametru je platný pouze pro z/OS .

**MQCA\_REPOSITORY\_NAME**

Název klastru pro úložiště správce front.

**MQCA\_REPOSITORY\_NAMELIST**

Název seznamu klastrů, pro které správce front poskytuje službu správce úložiště.

**MQCA\_SSL\_CRL\_NAMELIST**

Seznam názvů umístění odvolaných certifikátů SSL.

**MQCA\_SSL\_CRYPTO\_HARDWARE**

Parametry pro konfiguraci kryptografického hardwaru SSL. Tento parametr je podporován pouze na platformách SYSTÉM UNIX, Linux a Okna .

**MQCA\_SSL\_KEY\_REPOSITORY**

Umístění a název úložiště klíčů SSL.

**MQCA\_TCP\_NAME**

Název systému TCP/IP, který používáte. MQCA\_TCP\_NAME je platné pouze na z/OS .

**MQCA\_VERSION**

Verze instalace produktu IBM MQ , ke které je přidružen správce front. Verze má formát VVRRMMFF:

VV: Verze

RR: Vydání (release)

MM: Úroveň údržby (maintenance level)

FF: Úroveň oprav (fix level)

**MQIA\_ACCOUNTING\_CONN\_OVERRIDE**

Určuje, zda lze přepsat nastavení parametrů správce front *MQIAccounting* a *QueueAccounting* . MQIA\_ACCOUNTING\_CONN\_OVERRIDE je platný pouze na AIX, HP-UX, IBM i, Linux, Solaris a Okna.

**MQIA\_ACCOUNTING\_INTERVAL**

Interval shromažďování přechodných dat evidence. MQIA\_ACCOUNTING\_INTERVAL je platný pouze na AIX, HP-UX, IBM i, Linux, Solaris a Okna.

**MQIA\_ACCOUNTING\_MQI**

Určuje, zda mají být shromažďovány informace o účtování pro data MQI. MQIA\_ACCOUNTING\_MQI je platný pouze na AIX, HP-UX, IBM i, Linux, Solaris a Okna.

**MQIA\_ACCOUNTING\_Q**

Shromažďování účetních dat pro fronty.

**MQIA\_ACTIVE\_CHANNELS**

Maximální počet kanálů, které mohou být aktivní kdykoli. MQIA\_ACTIVE\_CHANNELS je platné pouze na z/OS .

**MQIA\_ACTIVITY\_CONN\_OVERRIDE**

Určuje, zda může být hodnota trasování aktivity aplikace potlačena.

**MQIA\_ACTIVITY\_RECORDING**

Určuje, zda lze generovat sestavy aktivit.

**MQIA\_ACTIVITY\_TRACE**

Určuje, zda lze generovat zprávy trasování aktivity aplikace.

**MQIA\_ADOPTNEWMCA\_CHECK**

Byly zkontrolovány prvky, které určují, zda musí být agent MCA přijat při zjištění nového příchozího kanálu se stejným názvem jako agent MCA, který je již aktivní. MQIA\_ADOPTNEWMCA\_CHECK je platné pouze na z/OS .

**MQIA\_ADOPTNEWMCA\_TYPE**

Uvádí, zda musí být osiřelá instance MCA automaticky restartována, když je zjištěn nový požadavek příchozího kanálu odpovídající parametru *AdoptNewMCACheck* . MQIA\_ADOPTNEWMCA\_TYPE je platné pouze na z/OS .

**MQIA\_AUTHORITY\_EVENT**

Řídící atribut pro události oprávnění.

**MQIA\_BRIDGE\_EVENT**

Řídicí atribut pro události mostu IMS . MQIA\_BRIDGE\_EVENT je platný pouze na z/OS.

**MQIA\_CERT\_VAL\_POLICY**

Určuje, která zásada ověření certifikátu SSL/TLS se používá k ověření platnosti digitálních certifikátů přijatých ze vzdálených partnerských systémů. Tento atribut řídí, jak striktně se platnost řetězce certifikátů shoduje s odvětvovými standardy zabezpečení. MQIA\_CERT\_VAL\_POLICY je platný pouze na SYSTÉM UNIX, Linuxu a Okna. Další informace naleznete v tématu [Zásady ověření certifikátu](#) v produktu IBM MQ.

**MQIA\_CHANNEL\_AUTO\_DEF**

Řídicí atribut pro automatickou definici kanálu. MQIA\_CHANNEL\_AUTO\_DEF není platný na z/OS.

**MQIA\_CHANNEL\_AUTO\_DEF\_EVENT**

Řídicí atribut pro události automatické definice kanálu. MQIA\_CHANNEL\_AUTO\_DEF\_EVENT není platný na z/OS.

**MQIA\_CHANNEL\_EVENT**

Řídicí atribut pro události kanálu.

**MQIA\_CHINIT\_ADAPTERS**

Počet podúloh adaptéru, které mají být použity pro zpracování volání produktu IBM MQ . MQIA\_CHINIT\_ADAPTERS je platné pouze na z/OS .

**MQIA\_CHINIT\_CONTROL**

Spustit inicializátor kanálu automaticky při spuštění správce front.

**MQIA\_CHINIT\_DISPATCHERS**

Počet dispečerů, který má být použit pro inicializátor kanálu. MQIA\_CHINIT\_DISPATCHERS je platné pouze na z/OS .

**MQIA\_CHINIT\_SERVICE\_PARM**

Rezervováno pro použití produktem IBM. MQIA\_CHINIT\_SERVICE\_PARM je platný pouze na z/OS.

**MQIA\_CHINIT\_TRACE\_AUTO\_START**

Určuje, zda má být trasování inicializátoru kanálu spuštěno automaticky. MQIA\_CHINIT\_TRACE\_AUTO\_START je platné pouze na z/OS .

**MQIA\_CHINIT\_TRACE\_TABLE\_SIZE**

Velikost (v megabajtech) datového prostoru pro trasování inicializátoru kanálu. MQIA\_CHINIT\_TRACE\_TABLE\_SIZE je platné pouze na z/OS .

**MQIA\_CHLAUTH\_RECORDS**

Řídicí atribut pro kontrolu záznamů ověření kanálu.

**MQIA\_CLUSTER\_WORKLOAD\_LENGTH**

Maximální délka zprávy předávaná uživatelské proceduře pracovní zátěže klastru.

**MQIA\_CLWL\_MRU\_CHANNELS**

Pracovní zátěž klastru se nejčastěji používá kanály.

**MQIA\_CLWL\_USEQ**

Použití vzdálené fronty pracovní zátěže klastru.

**MQIA\_CMD\_SERVER\_CONTROL**

Spustit příkazový server automaticky při spuštění správce front.

**MQIA\_CODED\_CHAR\_SET\_ID**

Identifikátor kódované znakové sady.

**MQIA\_COMMAND\_EVENT**

Řídicí atribut pro události příkazu.

**MQIA\_COMMAND\_LEVEL**

Úroveň příkazů podporovaná správcem front.

**MQIA\_CONFIGURATION\_EVENT**

Řídicí atribut pro události konfigurace.

**MQIA\_CPI\_LEVEL**

Rezervováno pro použití produktem IBM.

**MQIA\_DEF\_CLUSTER\_XMIT\_Q\_TYPE**

Výchozí typ přenosové fronty, kterou budou používat odesílací kanály klastru.

**MQIA\_DIST\_LISTS**

Podpora distribučního seznamu. Tento parametr není platný v systému z/OS.

**MQIA\_DNS\_WLM**

Určuje, zda se má modul listener TCP, který zpracovává příchozí přenosy pro skupinu sdílení front, registrovat ve správci pracovní zátěže (WLM) pro objekt DDNS. MQIA\_DNS\_WLM je platné pouze na z/OS .

**MQIA\_EXPIRY\_INTERVAL**

Interval vypršení. Tento parametr je platný pouze pro z/OS .

**MQIA\_GROUP\_UR**

Řídicí atribut pro to, zda se transakční aplikace mohou připojit k dispoziční jednotce GROUP dispozice zotavení. Tento parametr je platný pouze pro z/OS.

**MQIA\_IGQ\_PUT\_AUTHORITY**

Řazení do front v rámci skupiny. Tento parametr je platný pouze pro z/OS .

**MQIA\_INHIBIT\_EVENT**

Řídicí atribut pro inhibici událostí.

**MQIA\_INTRA\_GROUP\_queuing**

Podpora řazení do front v rámci skupiny. Tento parametr je platný pouze pro z/OS .

**MQIA\_IP\_ADDRESS\_VERSION**

Selektor verze adresy IP.

**MQIA\_LISTENER\_TIMER**

Interval restartování modulu listener. MQIA\_LISTENER\_TIMER je platné pouze na z/OS .

**MQIA\_LOCAL\_EVENT**

Řídicí atribut pro lokální události.

**MQIA\_LOGGER\_EVENT**

Řídicí atribut pro události protokolu o zotavení.

**MQIA\_LU62\_CHANNELS**

Maximální počet kanálů LU 6.2 . MQIA\_LU62\_CHANNELS je platné pouze na z/OS .

**MQIA\_MSG\_MARK\_BROWSE\_INTERVAL**

Interval, ve kterém byly zprávy, které byly procházeny, označeny.

**MQIA\_MAX\_CHANNELS**

Maximální počet kanálů, které mohou být aktuální. MQIA\_MAX\_CHANNELS je platné pouze na z/OS .

**MQIA\_MAX\_HANDLES**

Maximální počet popisovačů.

**MQIA\_MAX\_MSG\_LENGTH**

Maximální délka zprávy.

**MQIA\_MAX\_PRIORITY**

Maximální priorita.

**MQIA\_MAX\_PROPERTIES\_LENGTH**

Maximální délka vlastností.

**MQIA\_MAX\_UNCOMMITTED\_MSGS**

Maximální počet nepotvrzených zpráv v rámci jednotky práce.

**MQIA\_MONITORING\_AUTO\_CLUSSDR**

Výchozí hodnota atributu *ChannelMonitoring* automaticky definovaných odesílacích kanálů klastru.

**MQIA\_MONITORING\_CHANNEL**

Určuje, zda je povoleno monitorování kanálu.



**MQIA\_MONITORING\_Q**

Určuje, zda je povoleno monitorování fronty.

**MQIA\_OUTBOUND\_PORT\_MAX**

Maximální hodnota v rozsahu pro vazbu odchozích kanálů. MQIA\_OUTBOUND\_PORT\_MAX je platné pouze na z/OS .

**MQIA\_OUTBOUND\_PORT\_MIN**

Minimální hodnota v rozsahu pro vazbu odchozích kanálů. MQIA\_OUTBOUND\_PORT\_MIN je platné pouze na z/OS .

**MQIA\_PERFORMANCE\_EVENT**

Řídící atribut pro události výkonu.

**MQIA\_PLATFORM**

Platforma, na které je správce front umístěn.

**MQIA\_PUBSUB\_CLUSTER**

Řídí, zda se tento správce front podílí na klastrování publikování/odběru.

**MQIA\_PUBSUB\_MAXMSG\_RETRY\_COUNT**

Počet nových pokusů při zpracování (pod bodem synchronizace) se zprávou příkazu, která selhala

**MQIA\_PUBSUB\_MODE**

Pokud je stroj publikování/odběru a rozhraní publikování/odběru ve frontě spuštěné, což umožňuje aplikacím publikovat/přihlásit se k odběru pomocí rozhraní API a front, které jsou monitorovány rozhraním publikování/odběru ve frontě,

**MQIA\_PUBSUB\_NP\_MSG**

Určuje, zda má být vyřazena (nebo uchovaná) nedoručená vstupní zpráva.

**MQIA\_PUBSUB\_NP\_RESP**

Chování nedoručených zpráv s odpovědí.

**MQIA\_PUBSUB\_SYNC\_PT**

Uvádí, zda pouze trvalé (nebo všechny) zprávy musí být zpracovány pod bodem synchronizace.

**MQIA\_QMGR\_CFCNLOS**

Určuje akci, která má být provedena v případě, že správce front ztratí připojení ke struktuře administrace, nebo strukturu prostředku CF s parametrem CFCNLOS nastaveným na hodnotu ASQMGR. Objekt MQIA\_QMGR\_CFCNLOS je platný pouze v systému z/OS .

**MQIA\_RECEIVE\_TIMEOUT**

Jak dlouho kanál TCP/IP čeká na příjem dat od svého partnera. MQIA\_RECEIVE\_TIMEOUT je platné pouze na z/OS .

**MQIA\_RECEIVE\_TIMEOUT\_MIN**

Minimální doba, po kterou kanál protokolu TCP/IP čeká na příjem dat od svého partnera .

MQIA\_RECEIVE\_TIMEOUT\_MIN , je platný pouze v systému z/OS .

**MQIA\_RECEIVE\_TIMEOUT\_TYPE**

Kvalifikátor, který má být použit pro parametr *ReceiveTimeout* .

MQIA\_RECEIVE\_TIMEOUT\_TYPE je platné pouze na z/OS .

**MQIA\_REMOTE\_EVENT**

Řídící atribut pro vzdálené události.

**MQIA\_SECURITY\_CASE**

Uvádí, zda správce front podporuje názvy profilů zabezpečení buď ve smíšených případech, nebo pouze velkými písmeny. MQIA\_SECURITY\_CASE je platné pouze na z/OS .

**MQIA\_SHARED\_Q\_Q\_MGR\_NAME**

Když správce front provádí volání MQOPEN pro sdílenou frontu a správce front, který je zadán v parametru *ObjectQmgrName* volání MQOPEN , se nachází ve stejné skupině sdílení front jako správce front zpracování, atribut SQQMNAME určuje, zda je použit produkt *ObjectQmgrName* nebo zda správce front zpracování otevře sdílenou frontu přímo. MQIA\_SHARED\_Q\_Q\_MGR\_NAME je platné pouze na z/OS .

**MQIA\_SSL\_EVENT**

Řídící atribut pro události SSL.

**MQIA\_SSL\_FIPS\_REQUIRED**

Určuje, zda mají být použity pouze algoritmy certifikované podle standardu FIPS, je-li šifrování prováděno v produktu IBM MQ a nikoli v samotném kryptografickém hardwaru.

**MQIA\_SSL\_RESET\_COUNT**

Počet obnovení klíče SSL.

**MQIA\_SSL\_TASKS**

Úlohy SSL. Tento parametr je platný pouze pro z/OS .

**MQIA\_START\_STOP\_EVENT**

Řídící atribut pro události zahájení zastavení.

**MQIA\_STATISTICS\_AUTO\_CLUSSDR**

Určuje, zda mají být shromažďována data statistiky pro automaticky definované odesílací kanály klastru, a pokud ano, rychlost shromažďování dat.

**MQIA\_STATISTICS\_CHANNEL**

Uvádí, zda mají být shromažďována data monitorování statistiky pro kanály a, pokud ano, rychlost shromažďování dat.

**MQIA\_STATISTICS\_INTERVAL**

Interval shromažďování statistických dat. MQIA\_STATISTICS\_INTERVAL je platný pouze na AIX, HP-UX, IBM i, Linux, Solaris a Okna.

**MQIA\_STATISTICS\_MQI**

Určuje, zda mají být shromažďována data monitorování statistiky pro správce front. MQIA\_STATISTICS\_MQI je platný pouze na AIX, HP-UX, IBM i, Linux, Solaris a Okna.

**MQIA\_STATISTICS\_Q**

Uvádí, zda se mají data monitorování statistiky shromažďovat pro fronty. MQIA\_STATISTICS\_Q je platný pouze na AIX, HP-UX, IBM i, Linux, Solaris a Okna.

**MQIA\_SUITE\_B\_STRENGTH**

Uvádí, zda se použije šifrování vyhovující Suite B a zda je použita úroveň síly. Další informace o konfiguraci sady Suite B a jejím vlivu na kanály SSL a TLS naleznete v dokumentu [NSA Suite B Cryptography v produktu IBM MQ](#) .

**MQIA\_SYNCPOINT**

Dostupnost bodu synchronizace.

**MQIA\_TCP\_CHANNELS**

Maximální počet kanálů, které mohou být aktuální, nebo klientů, kteří mohou být připojeni, které používají přenosový protokol TCP/IP Tento parametr je platný pouze v systému z/OS .

**MQIA\_TCP\_KEEP\_ALIVE**

Určuje, zda se má použít mechanismus TCP KEEPALIVE ke kontrole, zda je druhý konec připojení stále dostupný. MQIA\_TCP\_KEEP\_ALIVE je platné pouze na z/OS .

**MQIA\_TCP\_STACK\_TYPE**

Určuje, zda iniciátor kanálu může použít pouze adresní prostor TCP/IP zadaný v parametru *TCPName* nebo se může volitelně připojit k jakékoli vybrané adrese TCP/IP. MQIA\_TCP\_STACK\_TYPE je platné pouze na z/OS .

**MQIA\_TRACE\_ROUTE\_RECORDING**

Uvádí, zda informace o trasování přenosové cesty mohou být zaznamenávány a generovány zprávy odpovědi.

**MQIA\_TREE\_LIFE\_TIME**

Životnost neadministrativních témat.

**MQIA\_TRIGGER\_INTERVAL**

Interval spouštěče.

**MQIA\_XR\_CAPABILITY**

Určuje, zda jsou podporovány příkazy telemetrie.

**MQIACF\_Q\_MGR\_CLUSTER**

Všechny atributy klastrování. Tyto atributy jsou:

- MQCA\_CLUSTER\_WORKLOAD\_DATA
- MQCA\_CLUSTER\_WORKLOAD\_EXIT
- MQCA\_CHANNEL\_AUTO\_DEF\_EXIT
- MQCA\_REPOSITORY\_NAME
- MQCA\_REPOSITORY\_NAMELIST
- MQIA\_CLUSTER\_WORKLOAD\_LENGTH
- MQIA\_CLWL\_MRU\_CHANNELS
- MQIA\_CLWL\_USEQ
- MQIA\_MONITORING\_AUTO\_CLUSSDR
- MQCA\_Q\_MGR\_IDENTIFIER

#### **MQIACF\_Q\_MGR\_DQM**

Všechny atributy distribuované fronty. Tyto atributy jsou:

- MQCA\_CERT\_LABEL
- MQCA\_CHANNEL\_AUTO\_DEF\_EXIT
- MQCA\_CHANNEL\_AUTO\_DEF\_EXIT
- MQCA\_DEAD\_LETTER\_Q\_NAME
- MQCA\_DEF\_XMIT\_Q\_NAME
- MQCA\_DNS\_GROUP
- MQCA\_IGQ\_USER\_ID
- MQCA\_LU\_GROUP\_NAME
- MQCA\_LU\_NAME
- MQCA\_LU62\_ARM\_SUFFIX
- MQCA\_Q\_MGR\_IDENTIFIER
- MQCA\_QSG\_CERT\_LABEL
- MQCA\_SSL\_CRL\_NAMELIST
- MQCA\_SSL\_CRYPTOHARDWARE
- MQCA\_SSL\_KEY\_REPOSITORY
- MQCA\_TCP\_NAME
- MQIA\_ACTIVE\_CHANNELS
- MQIA\_ADOPTNEWMCA\_CHECK
- MQIA\_ADOPTNEWMCA\_TYPE
- MQIA\_CERT\_VAL\_POLICY
- MQIA\_CHANNEL\_AUTO\_DEF
- MQIA\_CHANNEL\_AUTO\_DEF\_EVENT
- MQIA\_CHANNEL\_EVENT
- MQIA\_CHINIT\_ADAPTERS
- MQIA\_CHINIT\_CONTROL
- MQIA\_CHINIT\_DISPATCHERS
- MQIA\_CHINIT\_SERVICE\_PARM
- MQIA\_CHINIT\_TRACE\_AUTO\_START
- MQIA\_CHINIT\_TRACE\_TABLE\_SIZE
- MQIA\_CHLAUTH\_RECORDS
- MQIA\_INTRA\_GROUP\_queuing

- MQIA\_IGQ\_PUT\_AUTHORITY
- MQIA\_IP\_ADDRESS\_VERSION
- MQIA\_LISTENER\_TIMER
- MQIA\_LU62\_CHANNELS
- MQIA\_MAX\_CHANNELS
- MQIA\_MONITORING\_CHANNEL
- MQIA\_OUTBOUND\_PORT\_MAX
- MQIA\_OUTBOUND\_PORT\_MIN
- MQIA\_RECEIVE\_TIMEOUT
- MQIA\_RECEIVE\_TIMEOUT\_MIN
- MQIA\_RECEIVE\_TIMEOUT\_TYPE
- MQIA\_SSL\_EVENT
- MQIA\_SSL\_FIPS\_REQUIRED
- MQIA\_SSL\_RESET\_COUNT
- MQIA\_SSL\_TASKS
- MQIA\_STATISTICS\_AUTO\_CLUSSDR
- MQIA\_TCP\_CHANNELS
- MQIA\_TCP\_KEEP\_ALIVE
- MQIA\_TCP\_STACK\_TYPE

#### **MQIACF\_Q\_MGR\_EVENT**

Všechny atributy řízení událostí. Tyto atributy jsou:

- MQIA\_AUTHORITY\_EVENT
- MQIA\_BRIDGE\_EVENT
- MQIA\_CHANNEL\_EVENT
- MQIA\_COMMAND\_EVENT
- MQIA\_CONFIGURATION\_EVENT
- MQIA\_INHIBIT\_EVENT
- MQIA\_LOCAL\_EVENT
- MQIA\_LOGGER\_EVENT
- MQIA\_PERFORMANCE\_EVENT
- MQIA\_REMOTE\_EVENT
- MQIA\_SSL\_EVENT
- MQIA\_START\_STOP\_EVENT

#### **MQIACF\_Q\_MGR\_PUBSUB**

Všechny atributy publikování/odběru správce front. Tyto atributy jsou:

- MQCA\_PARENT
- MQIA\_PUBSUB\_MAXMSG\_RETRY\_COUNT
- MQIA\_PUBSUB\_MODE
- MQIA\_PUBSUB\_NP\_MSG
- MQIA\_PUBSUB\_NP\_RESP
- MQIA\_PUBSUB\_SYNC\_PT
- MQIA\_TREE\_LIFE\_TIME

## **MQIACF\_Q\_MGR\_SYSTEM**

Všechny systémové atributy správce front. Tyto atributy jsou:

- MQCA\_COMMAND\_INPUT\_Q\_NAME
- MQCA\_CUSTOM
- MQCA\_DEAD\_LETTER\_Q\_NAME
- MQCA\_Q\_MGR\_NAME
- MQCA\_QSG\_NAME
- MQCA\_VERSION
- MQIA\_ACCOUNTING\_CONN\_OVERRIDE
- MQIA\_ACCOUNTING\_INTERVAL
- MQIA\_ACCOUNTING\_Q
- MQIA\_ACTIVITY\_CONN\_OVERRIDE
- MQIA\_ACTIVITY\_RECORDING
- MQIA\_ACTIVITY\_TRACE
- MQCA\_ALTERATION\_DATE
- MQCA\_ALTERATION\_TIME
- MQIA\_CMD\_SERVER\_CONTROL
- MQIA\_CODED\_CHAR\_SET\_ID
- MQIA\_COMMAND\_LEVEL
- MQIA\_CPI\_LEVEL
- MQIA\_DIST\_LISTS
- MQIA\_EXPIRY\_INTERVAL
- MQIA\_MAX\_HANDLES
- MQIA\_MAX\_MSG\_LENGTH
- MQIA\_MAX\_PRIORITY
- MQIA\_MAX\_PROPERTIES\_LENGTH
- MQIA\_MAX\_UNCOMMITTED\_MSGS
- MQIA\_MONITORING\_Q
- MQIA\_PLATFORM
- MQIA\_SHARED\_Q\_Q\_MGR\_NAME
- MQIA\_STATISTICS\_INTERVAL
- MQIA\_STATISTICS\_MQI
- MQIA\_STATISTICS\_Q
- MQIA\_SYNCPOINT
- MQIA\_TRACE\_ROUTE\_RECORDING
- MQIA\_TRIGGER\_INTERVAL
- MQIA\_XR\_CAPABILITY

## **Dotaz na správce front (odezva)**

Odpověď na příkaz Inquire Queue Manager (MQCMD\_INQUIRE\_Q\_MGR) se skládá z hlavičky odpovědi následovaného strukturou *QMgrName* a požadovanou kombinací struktur parametrů atributu.

<b>HP Integrity NonStop Server</b>	<b>IBM i</b>	<b>SYSTÉM UNIX a Linux</b>	<b>Windows</b>	<b>z/OS</b>
✓	✓	✓	✓	✓

**Always returned:***QMgrName***Returned if requested:**

*AccountingConnOverride , AccountingInterval , ActivityConnOverride , ActivityRecording , ActivityTrace , AdoptNewMCACheck , AdoptNewMCAType , AlterationDate , AlterationTime , AuthorityEvent , z/OS BridgeEvent , CertificateLabel , CertificateValPolicy , z/OS CFConlos , ChannelAutoDef , ChannelAutoDefEvent , ChannelAutoDefExit , ChannelAuthenticationRecords , ChannelEvent , ChannelInitiatorControl , ChannelMonitoring , ChannelStatistics , z/OS ChinitAdapters , z/OS ChinitDispatchers , z/OS ChinitServiceParm , z/OS ChinitTraceAutoStart , z/OS ChinitTraceTableSize , ClusterSenderMonitoringDefault , ClusterSenderStatistics , ClusterWorkloadData , ClusterWorkloadExit , ClusterWorkloadLength , CLWLMRUChannels , CLWLUseQ , CodedCharSetId , CommandEvent , CommandInputQName , CommandLevel , CommandServerControl , ConfigurationEvent , ConnAuth , CreationDate , CreationTime , Custom , DeadLetterQName , DefClusterXmitQueueType , DefXmitQName , DistLists , DNSGroup , z/OS DNSWLM , EncryptionPolicySuiteB , ExpiryInterval , GroupUR , z/OS IGQPutAuthority , z/OS IGQUserId , InhibitEvent , IntraGroupqueuing , IPAddressVersion , ListenerTimer , LocalEvent , LoggerEvent , z/OS LUGroupName , z/OS LUName , z/OS LU62ARMSuffix , z/OS LU62Channels , z/OS MaxChannels , z/OS MaxActiveChannels , MaxHandles , MaxMsgLength , MaxPriority , MaxPropertiesLength , MaxUncommittedMsgs , MQIAccounting , MQIStatistics z/OS OutboundPortMax , z/OS OutboundPortMin , Parent , PerformanceEvent , Platform , PubSubClus , PubSubMaxMsgRetryCount , PubSubMode , QmgrDesc , QMgrIdentifier , z/OS QSGCertificateLabel , z/OS QSGName , QueueAccounting , QueueMonitoring , QueueStatistics , ReceiveTimeout , ReceiveTimeoutMin , ReceiveTimeoutType , RemoteEvent , RepositoryName , RepositoryNameList , RevDns , z/OS SecurityCase , SharedQQmgrName , Splcap , SSLCRLNameList , SSLCryptoHardware , SSLEvent , SSLFIPSRequired , SSLKeyRepository , SSLKeyResetCount , SSLTasks , StartStopEvent , StatisticsInterval , SyncPoint , TCPChannels , TCPKeepAlive , TCPName , TCPStackType , TraceRouteRecording , TreeLifeTime , TriggerInterval , Version*

**Data odpovědi****AccountingConnOverride (MQCFIN)**

Určuje, zda aplikace mohou potlačit nastavení parametrů správce front *QueueAccounting* a *MQIAccounting* (identifikátor parametru: *MQIA\_ACCOUNTING\_CONN\_OVERRIDE*).

Hodnota může být některá z následujících:

**MQMON\_DISABLED**

Aplikace nemohou přepsat nastavení parametrů *QueueAccounting* a *MQIAccounting*.

**MQMON\_ENABLED**

Aplikace mohou přepsat nastavení parametrů *QueueAccounting* a *MQIAccounting* pomocí pole voleb ve struktuře *MQCNO* volání rozhraní API produktu *MQCONN*.

Tento parametr se vztahuje pouze na systémy AIX, HP-UX, IBM i, Linux, Solaris a Okna.

### **AccountingInterval (MQCFIN)**

Časový interval (v sekundách), kdy jsou zapsány intermediate účtovací záznamy (identifikátor parametru: MQIA\_ACCOUNTING\_INTERVAL).

Je to hodnota v rozsahu od 1 do 604 000.

Tento parametr se vztahuje pouze na systémy AIX, HP-UX, IBM i, Linux, Solaris a Okna.

### **ActivityConnOverride (MQCFIN)**

Určuje, zda aplikace mohou potlačit nastavení hodnoty ACTVTRC v atributu správce front (identifikátor parametru: MQIA\_ACTIVITY\_CONN\_OVERRIDE).

Hodnota může být některá z následujících:

#### **MQMON\_DISABLED**

Aplikace nemůže přepsat nastavení atributu správce front ACTVTRC pomocí pole Volby ve struktuře MQCNO v rámci volání MQCONNX. Toto je výchozí hodnota.

#### **MQMON\_ENABLED**

Aplikace mohou přepsat atribut správce front ACTVTRC pomocí pole Volby ve struktuře MQCNO.

Změny této hodnoty jsou platné pouze pro připojení ke správci front po změně atributu.

Tento parametr se vztahuje pouze na systémy IBM i, Unix a Windows.

### **ActivityRecording (MQCFIN)**

Zda lze generovat zprávy o aktivitě (identifikátor parametru: MQIA\_ACTIVITY\_RECORDING).

Hodnota může být následující:

#### **MQRECORDING\_DISABLED**

Sestavy aktivit nelze generovat.

#### **MQRECORDING\_MSG**

Sestavy aktivit lze generovat a odesílat do cíle určeného původcem zprávy, která sestavu způsobila.

#### **MQRECORDING\_Q**

Sestavy aktivit mohou být generovány a odeslány do SYSTEM.ADMIN.ACTIVITY.QUEUE.

### **ActivityTrace (MQCFIN)**

Zda lze generovat zprávy o aktivitě (identifikátor parametru: MQIA\_ACTIVITY\_TRACE).

Hodnota může být následující:

#### **MQMON\_OFF**

Neshromažďovat trasování aktivity aplikace IBM MQ MQI. Toto je výchozí hodnota.

Pokud nastavíte atribut správce front ACTVCONO na hodnotu ENABLED, může být tato hodnota potlačena pro jednotlivá připojení s použitím pole Volby ve struktuře MQCNO.

#### **MQMON\_ON**

Shromažďovat trasování aktivity aplikace MQI produktu IBM MQ .

Změny této hodnoty jsou platné pouze pro připojení ke správci front po změně atributu.

Tento parametr se vztahuje pouze na systémy IBM i, Unix a Windows.

### **AdoptNewMCACheck (MQCFIN)**

Kontrolují se prvky, které určují, zda má být při zjištění nového příchozího kanálu přijat agent MCA (restartovaný). Je adoptovaným, má-li stejný název jako momentálně aktivní MCA (identifikátor parametru: MQIA\_ADOPTNEWMCA\_CHECK).

Hodnota může být následující:

#### **MQADOPT\_CHECK\_Q\_MGR\_NAME**

Zkontrolujte název správce front.

#### **MQADOPT\_CHECK\_NET\_ADDR**

Zkontrolujte síťovou adresu.

**MQADOPT\_CHECK\_ALL**

Zkontrolujte název správce front a síťovou adresu.

**MQADOPT\_CHECK\_NONE**

Nekontrolovat žádné prvky.

Tento parametr je platný pouze pro z/OS.

**z/OS AdoptNewMCAType (MQCFIL)**

Přijetí osiřelých instancí kanálu (identifikátor parametru: MQIA\_ADOPTNEWMCA\_TYPE).

Hodnota může být následující:

**MQADOPT\_TYPE\_NO**

Nepřebírejte osamocené instance kanálu.

**MQADOPT\_TYPE\_ALL**

Převzetí všech typů kanálů.

Tento parametr je platný pouze pro z/OS.

**AlterationDate (MQCFST)**

Datum změny (identifikátor parametru: MQCA\_ALTERATION\_DATE).

Datum, ve formě yyyy-mm-dd, na kterém byly informace naposledy pozměněny.

**AlterationTime (MQCFST)**

Čas změny (identifikátor parametru: MQCA\_ALTERATION\_TIME).

Čas ve formě hh.mm.ss, kdy byly informace naposledy změněny.

**AuthorityEvent (MQCFIN)**

Řídí, zda jsou generovány události autorizace (neautorizované) (identifikátor parametru: MQIA\_AUTHORITY\_EVENT).

Hodnota může být následující:

**MQEVR\_DISABLED**

Vytváření sestav událostí je zakázáno.

**MQEVR\_ENABLED**

Vytváření sestav událostí je povoleno.

**z/OS BridgeEvent (MQCFIN)**

Řídí, zda jsou generovány události mostu IMS (identifikátor parametru: MQIA\_BRIDGE\_EVENT).

Hodnota může být následující:

**MQEVR\_DISABLED**

Vytváření sestav událostí je zakázáno.

**MQEVR\_ENABLED**

Vytváření sestav událostí je povoleno.

Tento parametr je platný pouze pro z/OS.

**CertificateLabel (MQCFST)**

Jmenovka certifikátu pro tohoto správce front, který má být použit. Popisek identifikuje, který osobní certifikát v úložišti klíčů byl vybrán.

Maximální délka řetězce je MQ\_CERT\_LABEL\_LENGTH.

**CertificateValPolicy (MQCFIN)**

Určuje, která zásada ověření certifikátu SSL/TLS se používá k ověření platnosti digitálních certifikátů přijatých ze vzdálených partnerských systémů (identifikátor parametru: MQIA\_CERT\_VAL\_POLICY).

Tento atribut lze použít k řízení toho, jak striktně se platnost řetězu certifikátů shoduje s oborovými standardy zabezpečení. Tento parametr je platný pouze pro SYSTÉM UNIX, Linuxu a Okna. Další informace naleznete v tématu [Zásady ověření certifikátu v produktu IBM MQ](#).



Hodnota může být některá z následujících:

**MQ\_CERT\_VAL\_POLICY\_ANY**

Použít všechny zásady ověření platnosti certifikátů podporované knihovnou zabezpečených soketů a přijmout řetěz certifikátů, pokud některý ze zásad považuje řetěz certifikátů za platný. Toto nastavení lze použít pro maximální zpětnou kompatibilitu se staršími digitálními certifikáty, které nespĺňují moderní certifikační standardy.

**MQ\_CERT\_VAL\_POLICY\_RFC5280**

Použít pouze zásadu ověření platnosti certifikátu vyhovujícího RFC 5280. Toto nastavení poskytuje přísnější validaci než nastavení ANY, ale odmítá některé starší digitální certifikáty.

**z/OS CFCOnlos (MQCFIN)**

Určuje akci, která má být provedena, když správce front ztratí připojení ke struktuře administrace, nebo jakékoli struktury prostředku CF s parametrem CFCONLOS nastaveným na hodnotu ASQMGR (identifikátor parametru: MQIA\_QMGR\_CFCONLOS).

Hodnota může být následující:

**MQCFCONLOS\_TERMINATE**

Správce front je při ztrátě připojení ke strukturám prostředku CF ukončen.

**MQCFCONLOS\_TOLERATE**

Správce front toleruje ztrátu konektivity ke strukturám prostředku CF bez ukončení.

Tento parametr je platný pouze pro z/OS.

**ChannelAutoDef (MQCFIN)**

Řídí, zda lze kanály příjemce a připojení serveru automaticky definovat (identifikátor parametru: MQIA\_CHANNEL\_AUTO\_DEF).

Hodnota může být následující:

**MQCHAD\_DISABLED**

Automatická definice kanálu je zakázána.

**MQCHAD\_ENABLED**

Automatická definice kanálu je povolena.

**ChannelAutoDefEvent (MQCFIN)**

Řídí, zda jsou generovány události automatické definice kanálu (identifikátor parametru: MQIA\_CHANNEL\_AUTO\_DEF\_EVENT), je-li přijímač, připojení k serveru nebo odesílací kanál klastru automaticky definován.

Hodnota může být následující:

**MQEVR\_DISABLED**

Vytváření sestav událostí je zakázáno.

**MQEVR\_ENABLED**

Vytváření sestav událostí je povoleno.

**ChannelAutoDefExit (MQCFST)**

Název uživatelské procedury automatické definice kanálu (identifikátor parametru: MQCA\_CHANNEL\_AUTO\_DEF\_EXIT).

Maximální délka názvu uživatelské procedury závisí na prostředí, ve kterém je uživatelská procedura spuštěna. MQ\_EXIT\_NAME\_LENGTH udává maximální délku pro prostředí, ve kterém je aplikace spuštěna. MQ\_MAX\_EXIT\_NAME\_LENGTH poskytuje maximum pro všechna podporovaná prostředí.

**ChannelAuthenticationRecords (MQCFIN)**

Řídí, zda jsou zkontrolovány záznamy ověření kanálu (identifikátor parametru: MQIA\_CHLAUTH\_RECORDS).

Hodnota může být následující:

**MQCHLA\_DISABLED**

Záznamy ověření kanálu se nekontrolují.

**MQCHLA\_ENABLED**

Jsou zkontrolovány záznamy ověření kanálu.

**ChannelEvent (MQCFIN)**

Řídí, zda jsou generovány události kanálu (identifikátor parametru: MQIA\_CHANNEL\_EVENT).

Hodnota může být následující:

**MQEVR\_DISABLED**

Vytváření sestav událostí je zakázáno.

**MQEVR\_ENABLED**

Vytváření sestav událostí je povoleno.

**MQEVR\_EXCEPTION**

Vytváření sestav událostí kanálu výjimek je povoleno.

**ChannelInitiatorControl (MQCFIN)**

Spustit inicializátor kanálu během spuštění správce front (identifikátor parametru: MQIA\_CHINIT\_CONTROL). Tento parametr není k dispozici v systému z/OS.

Hodnota může být následující:

**MQSVC\_CONTROL\_MANUAL**

Inicializátor kanálu není spuštěn automaticky při spuštění správce front.

**MQSVC\_CONTROL\_Q\_MGR**

Inicializátor kanálu má být spuštěn automaticky při spuštění správce front.

**ChannelMonitoring (MQCFIN)**

Výchozí nastavení pro monitorování online kanálů (identifikátor parametru: MQIA\_MONITORING\_CHANNEL).

Je-li atribut kanálu produktu *ChannelMonitoring* nastaven na hodnotu MQMON\_Q\_MGR , určuje tento atribut hodnotu, kterou kanál předpokládá. Hodnota může být některá z následujících:

**MQMON\_OFF**

Shromažďování online monitorování dat je vypnuto.

**MQMON\_NONE**

Shromažďování online monitorování dat je vypnuto pro kanály bez ohledu na nastavení jejich atributu *ChannelMonitoring* .

**MQMON\_LOW**

Shromažďování online monitorování dat je zapnuto, s nízkým poměrem shromažďování dat.

**MQMON\_MEDIUM**

Shromažďování online monitorování dat je zapnuto, se středním poměrem shromažďování dat.

**MQMON\_HIGH**

Shromažďování online monitorování dat je zapnuto, s vysokým poměrem shromažďování dat.

**z/OS ChannelStatistics (MQCFIN)**

Uvádí, zda se statistická data mají shromažďovat pro kanály (identifikátor parametru: MQIA\_STATISTICS\_CHANNEL).

Hodnota může být následující:

**MQMON\_OFF**

Shromažďování statistických dat je vypnuto.

**MQMON\_LOW**

Shromažďování statistických dat je zapnuto, s nízkým poměrem shromažďování dat.

**MQMON\_MEDIUM**

Shromažďování statistických dat je zapnuto, se středním poměrem shromažďování dat.

**MQMON\_HIGH**

Shromažďování statistických dat je zapnuto, s vysokým poměrem shromažďování dat.

Tento parametr je platný pouze pro z/OS.

**z/OS ChinitAdapters (MQCFIN)**

Počet podúloh adaptéru (identifikátor parametru: MQIA\_CHINIT\_ADAPTERS).

Počet podúloh adaptéru, které mají být použity pro zpracování volání produktu IBM MQ . Tento parametr je platný pouze pro z/OS.

**z/OS ChinitDispatchers (MQCFIN)**

Počet dispečerů (identifikátor parametru: MQIA\_CHINIT\_DISPATCHERS).

Počet dispečerů, který má být použit pro inicializátor kanálu. Tento parametr je platný pouze pro z/OS.

**z/OS ChinitServiceParm (MQCFST)**

Vyhrazeno pro použití argumentem IBM (identifikátor parametru: MQCA\_CHINIT\_SERVICE\_PARM).

**z/OS ChinitTraceAutoStart (MQCFIN)**

Určuje, zda má být trasování inicializátoru kanálu zahájeno automaticky (identifikátor parametru: MQIA\_CHINIT\_TRACE\_AUTO\_START).

Hodnota může být následující:

**MQTRAXSTR\_YES**

Trasování inicializátoru kanálu má být spuštěno automaticky.

**MQTRAXSTR\_NO**

Trasování inicializátoru kanálu se nespustí automaticky.

Tento parametr je platný pouze pro z/OS.

**z/OS ChinitTraceTableSize (MQCFIN)**

Velikost (v megabajtech) datového prostoru pro trasování inicializátoru kanálu (identifikátor parametru: MQIA\_CHINIT\_TRACE\_TABLE\_SIZE).

Tento parametr je platný pouze pro z/OS.

**ClusterSenderMonitoringDefault (MQCFIN)**

Nastavení pro monitorování online pro automaticky definované odesílací kanály klastru (identifikátor parametru: MQIA\_MONITORING\_AUTO\_CLUSSDR).

Hodnota může být následující:

**MQMON\_Q\_MGR**

Shromažďování online monitorovacích dat je zděděno z nastavení parametru *ChannelMonitoring* správce front.

**MQMON\_OFF**

Monitorování pro kanál je vypnuto.

**MQMON\_LOW**

Uvádí nízkou rychlost shromažďování dat s minimálním dopadem na výkon systému, pokud *ChannelMonitoring* pro správce front není MQMON\_NONE. Shromážděná data pravděpodobně nebudou nejaktuálnější.

**MQMON\_MEDIUM**

Uvádí střední rychlost shromažďování dat s omezeným účinkem na výkon systému, pokud *ChannelMonitoring* pro správce front není MQMON\_NONE.

**MQMON\_HIGH**

Uvádí vysokou rychlost shromažďování dat s pravděpodobným dopadem na výkon systému, pokud *ChannelMonitoring* pro správce front není MQMON\_NONE. Shromážděná data jsou nejaktuálnějším dostupným.

V systému z/OS tento parametr jednoduše zapne shromažďování statistických dat, bez ohledu na vybranou hodnotu. Zadáním LOW, MEDIUM nebo HIGH nezpůsobíte ve výsledcích žádný změnu.

**ClusterSenderStatistics (MQCFIN)**

Uvádí, zda se mají shromažďovat statistická data pro automaticky definované odesílací kanály klastru (identifikátor parametru: MQIA\_STATISTICS\_AUTO\_CLUSSDR).

Hodnota může být následující:

**MQMON\_Q\_MGR**

Shromažďování statistických dat je zděděno z nastavení parametru *ChannelStatistics* správce front.

**MQMON\_OFF**

Shromažďování statistických dat pro kanál je vypnuto.

**MQMON\_LOW**

Uvádí nízkou rychlost shromažďování dat s minimálním dopadem na výkon systému.

**MQMON\_MEDIUM**

Uvádí střední rychlost shromažďování dat.

**MQMON\_HIGH**

Uvádí vysokou rychlost shromažďování dat.

V systému z/OS tento parametr jednoduše zapne shromažďování statistických dat, bez ohledu na vybranou hodnotu. Zadáním LOW, MEDIUM nebo HIGH nezpůsobíte ve výsledcích žádnou změnu.

**ClusterWorkLoadData (MQCFST)**

Data byla předána do uživatelské procedury pracovní zátěže klastru (identifikátor parametru: MQCA\_CLUSTER\_WORKLOAD\_DATA).

**ClusterWorkLoadExit (MQCFST)**

Název uživatelské procedury pracovní zátěže klastru (identifikátor parametru: MQCA\_CLUSTER\_WORKLOAD\_EXIT).

Maximální délka názvu uživatelské procedury závisí na prostředí, ve kterém je uživatelská procedura spuštěna. MQ\_EXIT\_NAME\_LENGTH udává maximální délku pro prostředí, ve kterém je aplikace spuštěna. MQ\_MAX\_EXIT\_NAME\_LENGTH poskytuje maximum pro všechna podporovaná prostředí.

**ClusterWorkLoadLength (MQCFIN)**

Délka pracovní zátěže klastru (identifikátor parametru: MQIA\_CLUSTER\_WORKLOAD\_LENGTH).

Maximální délka zprávy, která byla předána uživatelské proceduře pracovní zátěže klastru.

**CLWLMRUChannels (MQCFIN)**

Nejnověji použité kanály (MRU) pro pracovní zátěž klastru (identifikátor parametru: MQIA\_CLWL\_MRU\_CHANNELS).

Maximální počet aktivních naposledy použitých odchozích kanálů.

**CLWLUseQ (MQCFIN)**

Použití vzdálené fronty (identifikátor parametru: MQIA\_CLWL\_USEQ).

Uvádí, zda má správce front klastru používat vzdálené vložení do jiných front definovaných v jiných správcích front v rámci klastru během správy pracovní zátěže.

Hodnota může být některá z následujících:

**MQCLWL\_USEQ\_ANY**

Použít vzdálené fronty.

**MQCLWL\_USEQ\_LOCAL**

Nepoužívejte vzdálené fronty.

**CodedCharSetId (MQCFIN)**

Identifikátor kódované znakové sady (identifikátor parametru: MQIA\_CODED\_CHAR\_SET\_ID).

**CommandEvent (MQCFIN)**

Řídí, zda jsou generovány události příkazů (identifikátor parametru: MQIA\_COMMAND\_EVENT).

Hodnota může být následující:

**MQEVR\_DISABLED**

Vytváření sestav událostí je zakázáno.

**MQEVR\_ENABLED**

Vytváření sestav událostí je povoleno.

**MQEVR\_NODISPLAY**

Hlášení událostí je povoleno pro všechny úspěšné příkazy kromě dotazovacích příkazů.

**CommandInputQName (MQCFST)**

Název vstupní fronty příkazu (identifikátor parametru: MQCA\_COMMAND\_INPUT\_Q\_NAME).

Maximální délka řetězce je MQ\_Q\_NAME\_LENGTH.

**CommandLevel (MQCFIN)**

Úroveň příkazů podporovaná správcem front (identifikátor parametru: MQIA\_COMMAND\_LEVEL).

Hodnota může být následující:

**MQCMDL\_LEVEL\_600**

Úroveň 600 řídicích příkazů systému.

Tato hodnota je vrácena následujícími verzemi:

- položky IBM WebSphere MQ pro AIXVerze 6.0
- položky IBM WebSphere MQ pro HP-UXVerze 6.0
- položky IBM WebSphere MQ pro iSeriesVerze 6.0
- položky IBM WebSphere MQ pro LinuxVerze 6.0
- položky IBM WebSphere MQ pro SolarisVerze 6.0
- položky IBM WebSphere MQ pro WindowsVerze 6.0
- položky IBM WebSphere MQ pro z/OSVerze 6.0

**MQCMDL\_LEVEL\_700**

Úroveň 700 příkazů pro řízení systému.

Tato hodnota je vrácena následujícími verzemi:

- položky IBM WebSphere MQ pro AIXVerze 7.0
- položky IBM WebSphere MQ pro HP-UXVerze 7.0
- položky IBM WebSphere MQ pro IBM iVerze 7.0
- položky IBM WebSphere MQ pro LinuxVerze 7.0
- položky IBM WebSphere MQ pro SolarisVerze 7.0
- položky IBM WebSphere MQ pro WindowsVerze 7.0
- položky IBM WebSphere MQ pro z/OSVerze 7.0

**MQCMDL\_LEVEL\_701**

Úroveň 701 řídicích příkazů systému.

Tato hodnota je vrácena následujícími verzemi:

- položky IBM WebSphere MQ pro AIXVerze 7.0.1
- položky IBM WebSphere MQ pro HP-UXVerze 7.0.1
- položky IBM WebSphere MQ pro IBM iVerze 7.0.1
- položky IBM WebSphere MQ pro LinuxVerze 7.0.1
- položky IBM WebSphere MQ pro SolarisVerze 7.0.1
- položky IBM WebSphere MQ pro WindowsVerze 7.0.1
- položky IBM WebSphere MQ pro z/OSVerze 7.0.1

**MQCMDL\_LEVEL\_710**

Úroveň 710 příkazů pro řízení systému.

Tato hodnota je vrácena následujícími verzemi:

- položky IBM WebSphere MQ pro AIXVerze 7.1

- položky IBM WebSphere MQ pro HP-UXVerze 7.1
- položky IBM WebSphere MQ pro IBM iVerze 7.1
- položky IBM WebSphere MQ pro LinuxVerze 7.1
- položky IBM WebSphere MQ pro SolarisVerze 7.1
- položky IBM WebSphere MQ pro WindowsVerze 7.1
- položky IBM WebSphere MQ pro z/OSVerze 7.1

#### **MQCMDL\_LEVEL\_750**

Úroveň 750 příkazů pro řízení systému.

Tato hodnota je vrácena následujícími verzemi:

- položky IBM WebSphere MQ pro AIXVerze 7.5
- položky IBM WebSphere MQ pro HP-UXVerze 7.5
- položky IBM WebSphere MQ pro IBM iVerze 7.5
- položky IBM WebSphere MQ pro LinuxVerze 7.5
- položky IBM WebSphere MQ pro SolarisVerze 7.5
- položky IBM WebSphere MQ pro WindowsVerze 7.5

#### **MQCMDL\_LEVEL\_800**

Úroveň 800 příkazů pro řízení systému.

Tato hodnota je vrácena následujícími verzemi:

- položky IBM WebSphere MQ pro AIXVerze 8.0
- položky IBM WebSphere MQ pro HP-UXVerze 8.0
- položky IBM WebSphere MQ pro IBM iVerze 8.0
- položky IBM WebSphere MQ pro LinuxVerze 8.0
- položky IBM WebSphere MQ pro SolarisVerze 8.0
- položky IBM WebSphere MQ pro WindowsVerze 8.0
- položky IBM WebSphere MQ pro z/OSVerze 8.0

#### **V 8.0.0.2 MQCMDL\_LEVEL\_801**

Úroveň 801 řídicích příkazů systému.

Tato hodnota je vrácena následujícími verzemi:

- IBM MQ for AIX Verze 8.0.0.2
- IBM MQ for HP-UX Verze 8.0.0.2
- IBM MQ for IBM i Verze 8.0.0.2
- IBM MQ pro Linux Verze 8.0.0.2
- IBM MQ for Solaris Verze 8.0.0.2

#### **V 8.0.0.3 MQCMDL\_LEVEL\_802**

Úroveň 802 řídicích příkazů systému.

Tato hodnota je vrácena následujícími verzemi:

- IBM MQ for AIX Verze 8.0.0.3
- IBM MQ for HP-UX Verze 8.0.0.3
- IBM MQ for IBM i Verze 8.0.0.3
- IBM MQ pro Linux Verze 8.0.0.3
- IBM MQ for Solaris Verze 8.0.0.3
- IBM MQ for Windows Verze 8.0.0.3

Sada řídicích příkazů systému, které odpovídají určité hodnotě atributu *CommandLevel*, se liší. Mění se v závislosti na hodnotě atributu *Platform*; oba musí být použity při rozhodování o tom, které řídicí příkazy systému jsou podporovány.

#### **CommandServerControl (MQCFIN)**

Spustíte příkazový server během spuštění správce front (identifikátor parametru: MQIA\_CMD\_SERVER\_CONTROL). Tento parametr není k dispozici v systému z/OS.

Hodnota může být následující:

##### **MQSVC\_CONTROL\_MANUAL**

Příkazový server není spouštěn automaticky při spuštění správce front.

##### **MQSVC\_CONTROL\_Q\_MGR**

Příkazový server má být spuštěn automaticky při spuštění správce front.

#### **ConfigurationEvent (MQCFIN)**

Řídí, zda jsou generovány události konfigurace (identifikátor parametru: MQIA\_CONFIGURATION\_EVENT).

Hodnota může být následující:

##### **MQEVR\_DISABLED**

Vytváření sestav událostí je zakázáno.

##### **MQEVR\_ENABLED**

Vytváření sestav událostí je povoleno.

#### **ConnAuth (MQCFST)**

Název objektu ověřovacích informací, který se používá k poskytnutí umístění ID uživatele a ověření hesla (identifikátor parametru: MQCA\_CONN\_AUTH).

#### **CreationDate (MQCFST)**

Datum vytvoření fronty ve formátu yyyy-mm-dd (identifikátor parametru: MQCA\_CREATION\_DATE).

Maximální délka řetězce je MQ\_CREATION\_DATE\_LENGTH.

#### **CreationTime (MQCFST)**

Čas vytvoření, ve tvaru hh.mm.ss (identifikátor parametru: MQCA\_CREATION\_TIME).

Maximální délka řetězce je MQ\_CREATION\_TIME\_LENGTH.

#### **Custom (MQCFST)**

Vlastní atribut pro nové funkce (identifikátor parametru: MQCA\_CUSTOM).

Tento atribut je vyhrazen pro konfiguraci nových funkcí před zavedením oddělených atributů. Může obsahovat hodnoty nula nebo více atributů jako dvojice názvu atributu a hodnoty, oddělených alespoň jedním mezerou. Dvojice názvu atributu a hodnoty mají tvar NAME (VALUE).

Tento popis se aktualizuje, když jsou zavedeny funkce používající tento atribut.

#### **DeadLetterQName (MQCFST)**

Název fronty nedoručených zpráv (nedoručená zpráva) (identifikátor parametru: MQCA\_DEAD\_LETTER\_Q\_NAME).

Uvádí název lokální fronty, která se použije pro nedoručené zprávy. Zprávy jsou do této fronty vkládány, pokud je nebylo možné přeměřovat do jejich správného místa určení.

Maximální délka řetězce je MQ\_Q\_NAME\_LENGTH.

#### **DefClusterXmitQueueType (MQCFIN)**

Atribut *DefClusterXmitQueueType* řídí, která přenosová fronta je standardně vybrána kanály odesílatele klastru k získání zpráv z kanálů příjemce klastru k odeslání zpráv do kanálů příjemce klastru. (Identifikátor parametru: MQIA\_DEF\_CLUSTER\_XMIT\_Q\_TYPE.)

Hodnoty atributu *DefClusterXmitQueueType* jsou MQCLXQ\_SCTQ nebo MQCLXQ\_CHANNEL.

## **MQCLXQ\_SCTQ**

Všechny odesílací kanály klastru posílají zprávy z `SYSTEM.CLUSTER.TRANSMIT.QUEUE`. `correlID` zpráv uvedený v přenosové frontě identifikuje, pro který odesílací kanál klastru je zpráva určena.

SCTQ se nastaví při definici správce front. Toto chování je implicitní ve verzích produktu IBM WebSphere MQ před verzí Verze 7.5. Ve starších verzích nebyl parametr správce front `DefClusterXmitQueueType` přítomen.

## **MQCLXQ\_CHANNEL**

Každý odesílací kanál klastru posílá zprávy z různých přenosových front. Každá přenosová fronta je vytvořena jako trvalá dynamická fronta z modelové fronty `SYSTEM.CLUSTER.TRANSMIT.MODEL.QUEUE`.

## **DefXmitQName (MQCFST)**

Výchozí název přenosové fronty (identifikátor parametru: `MQCA_DEF_XMIT_Q_NAME`).

Výchozí přenosová fronta se používá pro přenos zpráv do vzdálených správců front. Používá se v případě, že neexistuje žádná jiná indikace toho, jakou přenosovou frontu použít.

Maximální délka řetězce je `MQ_Q_NAME_LENGTH`.

## **DistLists (MQCFIN)**

Podpora distribučního seznamu (identifikátor parametru: `MQIA_DIST_LISTS`).

Hodnota může být následující:

### **MQDL\_SUPPORTED**

Podporované seznamy distribucí.

### **MQDL\_NOT\_SUPPORTED**

Distribuční seznamy nejsou podporovány.

## **z/OS DNSGroup (MQCFST)**

Název skupiny DNS (identifikátor parametru: `MQCA_DNS_GROUP`).

Tento parametr není již používán. Informace naleznete v dokumentu [WLM/DNS již není podporován](#).

Tento parametr je platný pouze pro z/OS.

## **z/OS DNSWLM (MQCFIN)**

Modul WLM/DNS Control: (identifikátor parametru: `MQIA_DNS_WLM`).

Tento parametr není již používán. Informace naleznete v dokumentu [WLM/DNS již není podporován](#).

Hodnota může být některá z následujících:

### **MQDNSWLM\_NO**

`MQDNSWLM_NO` je jediná hodnota podporovaná správcem front.

Tento parametr je platný pouze pro z/OS.

## **EncryptionPolicySuiteB (MQCFIL)**

Uvádí, zda se použije šifrování vyhovující Suite B a jaká úroveň síly se použije (identifikátor parametru: `MQIA_SUITE_B_STRENGTH`). Další informace o konfiguraci sady Suite B a jejím vlivu na kanály SSL a TLS naleznete v dokumentu [NSA Suite B Cryptography v produktu IBM MQ](#).

Hodnota může být jedna, nebo více:

### **MQ\_SUITE\_B\_NONE**

Šifrování kompatibilní se sadou B se nepoužívá.

### **MQ\_SUITE\_B\_128\_BIT**

Používá se zabezpečení odolnosti standardu Suite B 128 bitů.

### **MQ\_SUITE\_B\_192\_BIT**

Je použito 192bitové zabezpečení pevnosti sady Suite B.



## **MQ\_SUITE\_B\_128\_BIT, MQ\_SUITE\_B\_192\_BIT**

Je použita sada zabezpečení Suite B 128-bit a Suite B 192 bitů.

**z/OS**

### ***ExpiryInterval* (MQCFIN)**

Interval mezi průchody pro vypršelé zprávy (identifikátor parametru: MQIA\_EXPIRY\_INTERVAL).

Určuje frekvenci, se kterou správce front prohledává fronty s ohledem na zprávy s prošlou platností. Tento parametr je časový interval (v sekundách) v rozsahu od 1 do 99 999 999, nebo následující speciální hodnota:

#### **MQEXPI\_OFF**

Žádná skenování pro zprávy s ukončenou platností.

Tento parametr je platný pouze pro z/OS.

**z/OS**

### ***GroupUR* (MQCFIN)**

Označuje, zda aplikace klienta XA mohou zavést transakce s dispozicí GROUP k dispozici nápravy.

Hodnota může být následující:

#### **MQGUR\_DISABLED**

Klientské aplikace XA se musí připojovat s použitím názvu správce front.

#### **MQGUR\_ENABLED**

Klientské aplikace XA mohou prostřednictvím zadání názvu QSG, když se připojí, vytvořit transakce s dispozicí skupiny nápravy.

Tento parametr je platný pouze pro z/OS.

**z/OS**

### ***IGQPutAuthority* (MQCFIN)**

Typ kontroly oprávnění použité agentem intra-group agent (identifikátor parametru: MQIA\_IGQ\_PUT\_AUTHORITY).

Atribut označuje typ kontroly oprávnění, která je prováděna lokálním agentem správce front v rámci skupiny (agent IGQ). Kontrola se provádí, když agent IGQ odebere zprávu ze sdílené přenosové fronty a umístí zprávu do lokální fronty. Hodnota může být některá z následujících:

#### **MQIGQPA\_DEFAULT**

Je použit výchozí identifikátor uživatele.

#### **MQIGQPA\_CONTEXT**

Identifikátor uživatele kontextu je použit.

#### **MQIGQPA\_ONLY\_IGQ**

Je použit pouze identifikátor uživatele IGQ.

#### **MQIGQPA\_ALTERNATE\_OR\_IGQ**

Je použit alternativní identifikátor uživatele nebo identifikátor uživatele IGQ-agenta.

Tento parametr je platný pouze pro z/OS.

**z/OS**

### ***IGQUserId* (MQCFST)**

Identifikátor uživatele používaný agentem intra-group queuing agent (identifikátor parametru: MQCA\_IGQ\_USER\_ID).

Maximální délka řetězce je MQ\_USER\_ID\_LENGTH. Tento parametr je platný pouze pro z/OS.

### ***InhibitEvent* (MQCFIN)**

Řídí, zda jsou generovány události blokování (Inhibit Get a Inhibit Put) (identifikátor parametru: MQIA\_INHIBIT\_EVENT).

Hodnota může být následující:

#### **MQEVR\_DISABLED**

Vytváření sestav událostí je zakázáno.

#### **MQEVR\_ENABLED**

Vytváření sestav událostí je povoleno.

**z/OS** **IntraGroupqueuing (MQCFIN)**

Určuje, zda se použije řazení do fronty v rámci skupiny (identifikátor parametru: MQIA\_INTRA\_GROUP\_queuing).

Hodnota může být následující:

**MQIGQ\_DISABLED**

Ukládání do front v rámci skupiny je zakázáno. Všechny zprávy určené pro ostatní správce front v rámci skupiny sdílení front jsou přenášeny s použitím konvenčních kanálů.

**MQIGQ\_ENABLED**

Ukládání do front v rámci skupiny je povoleno.

Tento parametr je platný pouze pro z/OS.

**IPAddressVersion (MQCFIN)**

Selektor verze adresy IP (identifikátor parametru: MQIA\_IP\_ADDRESS\_VERSION).

Určuje, která verze adresy IP se použije buď IPv4 , nebo IPv6. Hodnota může být následující:

**MQIPADDR\_IPv4**

IPv4 bude použita.

**MQIPADDR\_IPv6**

IPv6 bude použita.

**ListenerTimer (MQCFIN)**

Interval restartování modulu listener (identifikátor parametru: MQIA\_LISTENER\_TIMER).

The time interval, in seconds, between attempts by IBM MQ to restart the listener after an APPC or TCP/IP failure.

**z/OS** **LocalEvent (MQCFIN)**

Řídí, zda jsou generovány lokální chybové události (identifikátor parametru: MQIA\_LOCAL\_EVENT).

Hodnota může být následující:

**MQEVR\_DISABLED**

Vytváření sestav událostí je zakázáno.

**MQEVR\_ENABLED**

Vytváření sestav událostí je povoleno.

Tento parametr je platný pouze pro z/OS.

**LoggerEvent (MQCFIN)**

Řídí, zda jsou generovány události protokolu o zotavení (identifikátor parametru: MQIA\_LOGGER\_EVENT).

Hodnota může být následující:

**MQEVR\_DISABLED**

Vytváření sestav událostí je zakázáno.

**MQEVR\_ENABLED**

Vytváření sestav událostí je povoleno.

Tento parametr se vztahuje pouze na systémy AIX, HP-UX, IBM i, Linux, Solaris a Okna.

**z/OS** **LUGroupName (MQCFST)**

Generický název LU pro modul listener LU 6.2 (identifikátor parametru: MQCA\_LU\_GROUP\_NAME).

Generický název LU, který má být použit modulem listener LU 6.2 , který zpracovává příchozí přenosy pro skupinu sdílení front. Tento parametr je platný pouze pro z/OS.

**z/OS** **LUName (MQCFST)**

Název jednotky LU, který má být použit pro odchozí přenosy LU 6.2 (identifikátor parametru: MQCA\_LU\_NAME).

Název jednotky LU, která má být použita pro odchozí přenosy LU 6.2 . Tento parametr je platný pouze pro z/OS.

**z/OS LU62ARMSuffix (MQCFST)**

Přípona APPCPM (identifikátor parametru: MQCA\_LU62\_ARM\_SUFFIX).

Přípona člena APPCPM SYS1.PARMLIB. Tato přípona určuje LUADD pro tento inicializátor kanálu. Tento parametr je platný pouze pro z/OS.

**z/OS LU62Channels (MQCFIN)**

Maximální počet kanálů LU 6.2 (identifikátor parametru: MQIA\_LU62\_CHANNELS).

Maximální počet kanálů, které mohou být aktuální, nebo klientů, kteří mohou být připojeni, které používají přenosový protokol LU 6.2 . Tento parametr je platný pouze pro z/OS.

**z/OS MaxActiveChannels (MQCFIN)**

Maximální počet kanálů (identifikátor parametru: MQIA\_ACTIVE\_CHANNELS).

Maximální počet kanálů, které mohou být současně aktivní. Tento parametr je platný pouze pro z/OS.

**z/OS MaxChannels (MQCFIN)**

Maximální počet aktuálních kanálů (identifikátor parametru: MQIA\_MAX\_CHANNELS).

Maximální počet kanálů, které mohou být aktuální (včetně kanálů připojení serveru s připojenými klienty). Tento parametr je platný pouze pro z/OS.

**MaxHandles (MQCFIN)**

Maximální počet manipulátorů (identifikátor parametru: MQIA\_MAX\_HANDLES).

Určuje maximální počet manipulátorů, které může mít každé jedno připojení otevřeno současně.

**MaxMsgLength (MQCFIN)**

Maximální délka zprávy (identifikátor parametru: MQIA\_MAX\_MSG\_LENGTH).

**MaxPriority (MQCFIN)**

Maximální priorita (identifikátor parametru: MQIA\_MAX\_PRIORITY).

**MaxPropertiesLength (MQCFIN)**

Maximální délka vlastností (identifikátor parametru: MQIA\_MAX\_PROPERTIES\_LENGTH).

**MaxUncommittedMsgs (MQCFIN)**

Maximální počet nepotvrzených zpráv v rámci pracovní jednotky (identifikátor parametru: MQIA\_MAX\_UNCOMMITTED\_MSGS).

Toto číslo je součtem níže uvedeného počtu zpráv pod jedním synchronizačním bodem:

- Počet zpráv, které mohou být načteny, plus
- Počet zpráv, které mohou být vloženy na frontu, plus
- Jakékoli zprávy spouštěče generované v rámci této jednotky práce

Omezení se nevztahuje na zprávy, které jsou načteny nebo vloženy mimo synchronizační bod.

**MQIAccounting (MQCFIN)**

Určuje, zda mají být shromažďovány informace o účtování pro data MQI (identifikátor parametru: MQIA\_ACCOUNTING\_MQI).

Hodnota může být následující:

**MQMON\_OFF**

Shromažďování dat evidence MQI je zakázáno.

**MQMON\_ON**

Shromažďování dat evidence MQI je povoleno.

Tento parametr se vztahuje pouze na systémy AIX, HP-UX, IBM i, Linux, Solaris a Okna.

### **MQIStatistics (MQCFIN)**

Určuje, zda mají být shromažďována data monitorování statistiky pro správce front (identifikátor parametru: MQIA\_STATISTICS\_MQI).

Hodnota může být následující:

#### **MQMON\_OFF**

Shromažďování dat pro statistiku MQ je znepřístupněno. MQMON\_OFF je počáteční výchozí hodnota správce front.

#### **MQMON\_ON**

Shromažďování dat pro statistiku MQ je zpřístupněno.

Tento parametr se vztahuje pouze na systémy AIX, HP-UX, IBM i, Linux, Solaris a Okna.

### **MsgMarkBrowseInterval (MQCFIN)**

Interval mezi značkou a procházením (identifikátor parametru: MQIA\_MSG\_MARK\_BROWSE\_INTERVAL).

Časový interval v milisekundách, po jehož uplynutí může správce front automaticky zrušit označení zpráv.



**Upozornění:** Tato hodnota by neměla být pod výchozí hodnotou 5000.

### **z/OS OutboundPortMax (MQCFIN)**

Maximální hodnota v rozsahu pro vazbu odchozích kanálů (identifikátor parametru: MQIA\_OUTBOUND\_PORT\_MAX).

Maximální hodnota v rozsahu čísel portů, které mají být použity při vázání odchozích kanálů. Tento parametr je platný pouze pro z/OS.

### **z/OS OutboundPortMin (MQCFIN)**

Minimální hodnota v rozsahu pro vazbu odchozích kanálů (identifikátor parametru: MQIA\_OUTBOUND\_PORT\_MIN).

Minimální hodnota v rozsahu čísel portů, které mají být použity při vázání odchozích kanálů. Tento parametr je platný pouze pro z/OS.

### **Parent (MQCFST)**

Název hierarchicky připojeného správce front nominovaného jako nadřízený prvek tohoto správce front (identifikátor parametru: MQCA\_PARENT).

### **PerformanceEvent (MQCFIN)**

Řídí, zda jsou generovány události související s výkonem (identifikátor parametru: MQIA\_PERFORMANCE\_EVENT).

Hodnota může být následující:

#### **MQEVR\_DISABLED**

Vytváření sestav událostí je zakázáno.

#### **MQEVR\_ENABLED**

Vytváření sestav událostí je povoleno.

### **Platform (MQCFIN)**

Platforma, na které je umístěn správce front (identifikátor parametru: MQIA\_PLATFORM).

Hodnota může být následující:

#### **MQPL\_AIX**

AIX (stejná hodnota jako MQPL\_UNIX).

#### **V 8.0.0.2 MQPL\_APPLIANCE**

IBM MQ Appliance

#### **MQPL\_NSK**

HP Integrity NonStop Server.

**MQPL\_OS400**

IBM i.

**MQPL\_UNIX**

Systémy SYSTÉM UNIX.

**MQPL\_WINDOWS\_NT**

Windows.

**MQPL\_ZOS**

z/OS

**PubSubClus (MQCFIN)**

Řídí, zda se správce front podílí na klastrování publikování/odběru (identifikátor parametru: MQIA\_PUBSUB\_CLUSTER).

Hodnota může být následující:

**MQPSCLUS\_ENABLED**

Je povoleno vytváření nebo příjem klastrovaných definic témat a odběrů klastru.

**Poznámka:** Zavedení klastrovaného tématu do velkého klastru produktu IBM MQ může způsobit snížení výkonu. K tomuto zhoršení dojde, protože všechna dílčí úložiště jsou upozorněna na všechny ostatní členy klastru. Na všech ostatních uzlech mohou být vytvořeny neočekávané odběry; například tam, kde je zadán parametr proxysub (FORCE) . Velký počet kanálů může být spuštěn ze správce front, například po resynchronizaci po selhání správce front.

**MQPSCLUS\_DISABLED**

Vytvoření nebo příjem klastrovaných definic témat a odběrů klastru jsou blokovány. Vytváření nebo příjmy se zaznamenávají jako varování v protokolech chyb správce front.

**PubSubMaxMsgRetryCount (MQCFIN)**

Počet pokusů o opětovné zpracování nezdařené zprávy příkazu pod synchronizačním bodem (identifikátor parametru: MQIA\_PUBSUB\_MAXMSG\_RETRY\_COUNT).

**PubSubMode (MQCFIN)**

Určuje, zda je spuštěn stroj publikování/odběru a rozhraní publikování/odběru ve frontě. Stroj pro publikování/odběr umožňuje aplikacím publikovat nebo odebírat prostřednictvím rozhraní API. Rozhraní typu publish/subscribe monitoruje fronty použité rozhraní pro publikování/odběr ve frontě (identifikátor parametru: MQIA\_PUBSUB\_MODE).

Možné hodnoty:

**MQPSM\_COMPAT**

Stroj pro publikování/odběr je spuštěn. Proto je možné publikovat nebo přihlásit se k odběru pomocí rozhraní API. Rozhraní pro publikování/odběr není spuštěné. Proto se žádná zpráva, která je vložena do front, které jsou monitorovány rozhraním pro publikování/odběr ve frontě, nepostupuje. MQPSM\_COMPAT se používá pro kompatibilitu s verzemi WebSphere Message Broker (nyní známých jako IBM Integration Bus ) před verzí 7, která používá tohoto správce front.

**MQPSM\_DISABLED**

Stroj pro publikování/odběr a rozhraní pro publikování/odběr ve frontě nejsou spuštěny. Proto není možné publikovat nebo přihlásit se k odběru pomocí rozhraní API. Jakékoli zprávy publish/subscribe, které jsou vloženy do front, které jsou monitorovány rozhraním pro publikování/odběr ve frontě, nepracují.

**MQPSM\_ENABLED**

Stroj publikování/odběru a rozhraní publikování/odběru ve frontě jsou spuštěny. Proto je možné publikovat nebo přihlásit se k odběru pomocí rozhraní API a front, které jsou monitorovány rozhraním publikování/odběru ve frontě. MQPSM\_ENABLED je počáteční výchozí hodnota správce front.

**PubSubNPInputMsg (MQCFIN)**

Určuje, zda se má vyřadit nebo uchovat nedoručenou vstupní zprávu (identifikátor parametru: MQIA\_PUBSUB\_NP\_MSG).

Možné hodnoty:

**MQUNDELIVERED\_DISCARD**

Netrvalé vstupní zprávy lze vyřadit, pokud nemohou být zpracovány. Výchozí hodnota je MQUNDELIVERED\_DISCARD .

**MQUNDELIVERED\_KEEP**

Netrvalé vstupní zprávy se nevyřadí, pokud nemohou být zpracovány. Rozhraní publikování/odběru ve frontě pokračuje v dalším pokusu o zpracování procesu v příslušných intervalech. Nepokračuje ve zpracování následujících zpráv.

**PubSubNPResponse (MQCFIN)**

Řídí chování nedoručených zpráv s odpovědí (identifikátor parametru: MQIA\_PUBSUB\_NP\_RESP).

Možné hodnoty:

**MQUNDELIVERED\_NORMAL**

Netrvalé odpovědi, které nelze umístit do fronty odpovědí, jsou umístěny do fronty zablokovaných zpráv (DLQ). Pokud nemohou být umístěny do fronty nedoručených zpráv, budou zahozeny.

**MQUNDELIVERED\_SAFE**

Netrvalé odpovědi, které nelze umístit do fronty odpovědí, jsou umístěny do fronty zablokovaných zpráv (DLQ). Pokud nelze odpověď odeslat a nelze ji umístit do fronty nedoručených zpráv, rozhraní publikování/odběru ve frontě odvolá aktuální operaci. Operace se opakuje ve vhodných intervalech a nebude pokračovat ve zpracování následujících zpráv.

**MQUNDELIVERED\_DISCARD**

Netrvalé odpovědi, které nelze umístit do fronty odpovědí, budou vyřazeny. MQUNDELIVERED\_DISCARD je výchozí hodnota pro nové správce front.

**MQUNDELIVERED\_KEEP**

Netrvalé odpovědi nejsou umístěny do fronty nedoručených zpráv nebo zahozeny. Místo toho rozhraní publikování/odběru ve frontě zazálohuje aktuální operaci a poté je znovu pokusí o provedení ve vhodných intervalech.

**PubSubSyncPoint (MQCFIN)**

Uvádí, zda jsou zpracovány pouze trvalé zprávy nebo všechny zprávy pod bodem synchronizace (identifikátor parametru: MQIA\_PUBSUB\_SYNC\_PT).

Možné hodnoty:

**MQSYNCPPOINT\_IFPER**

Toto způsobí, že rozhraní publikování/odběru ve frontě bude přijímat přechodné zprávy mimo synchronizační bod. Pokud démon přijme publikaci mimo synchronizační bod, démon předá publikování odběratelům, o nichž je známo, že se nachází mimo synchronizační bod. Výchozí hodnota je MQSYNCPPOINT\_IFPER .

**MQSYNCPPOINT\_YES**

MQSYNCPPOINT\_YES zajišťuje, že rozhraní publikování/odběru ve frontě obdrží všechny zprávy pod synchronizačním bodem.

**QMGrDesc (MQCFST)**

Popis správce front (identifikátor parametru: MQCA\_Q\_MGR\_DESC).

Tento parametr je text, který stručně popisuje objekt.

Maximální délka řetězce je MQ\_Q\_MGR\_DESC\_LENGTH.

Použijte znaky ze znakové sady identifikované identifikátorem kódované znakové sady (CCSID) pro správce front, ve kterém se příkaz provádí. Použití této znakové sady zajišťuje, že je text přeložen správně.

**QMGrIdentifier (MQCFST)**

Identifikátor správce front (identifikátor parametru: MQCA\_Q\_MGR\_IDENTIFIER).

Jedinečný identifikátor správce front.

**QMGrName (MQCFST)**

Název lokálního správce front (identifikátor parametru: MQCA\_Q\_MGR\_NAME).

Maximální délka řetězce je MQ\_Q\_MGR\_NAME\_LENGTH.

z/OS

#### **QSGCertificateLabel (MQCFST)**

Jmenovka certifikátu pro tuto skupinu sdílení front, která má být použita. Popisek identifikuje, který osobní certifikát v úložišti klíčů byl vybrán.

Maximální délka řetězce je MQ\_QSG\_CERT\_LABEL\_LENGTH. Tento parametr je platný pouze pro z/OS.

z/OS

#### **QSGName (MQCFST)**

Název skupiny sdílení front (identifikátor parametru: MQCA\_QSG\_NAME).

Maximální délka řetězce je MQ\_QSG\_NAME\_LENGTH. Tento parametr je platný pouze pro z/OS.

#### **QueueAccounting (MQCFIN)**

Shromažďování dat evidence (evidence na úrovni podprocesů a fronty na úrovni front) pro fronty (identifikátor parametru: MQIA\_ACCOUNTING\_Q).

Hodnota může být následující:

##### **MQMON\_NONE**

Shromažďování účetních dat pro fronty je vypnuto.

##### **MQMON\_OFF**

Shromažďování účetních dat je zakázáno pro fronty, kde je uvedena hodnota MQMON\_Q\_MGR v parametru *QueueAccounting*.

##### **MQMON\_ON**

Shromažďování účetních dat je povoleno pro fronty, kde je uvedena hodnota MQMON\_Q\_MGR v parametru *QueueAccounting*.

#### **QueueMonitoring (MQCFIN)**

Výchozí nastavení pro monitorování online pro fronty (identifikátor parametru: MQIA\_MONITORING\_Q).

Je-li atribut fronty *QueueMonitoring* nastaven na hodnotu MQMON\_Q\_MGR, tento atribut určuje hodnotu, kterou kanál předpokládá. Hodnota může být některá z následujících:

##### **MQMON\_OFF**

Shromažďování online monitorování dat je vypnuto.

##### **MQMON\_NONE**

Shromažďování online monitorování dat je vypnuto pro fronty bez ohledu na nastavení jejich atributu *QueueMonitoring*.

##### **MQMON\_LOW**

Shromažďování online monitorování dat je zapnuto, s nízkým poměrem shromažďování dat.

##### **MQMON\_MEDIUM**

Shromažďování online monitorování dat je zapnuto, se středním poměrem shromažďování dat.

##### **MQMON\_HIGH**

Shromažďování online monitorování dat je zapnuto, s vysokým poměrem shromažďování dat.

#### **QueueStatistics (MQCFIN)**

Uvádí, zda se statistická data mají shromažďovat pro fronty (identifikátor parametru: MQIA\_STATISTICS\_Q).

Hodnota může být následující:

##### **MQMON\_NONE**

Shromažďování statistických dat je vypnuto pro fronty bez ohledu na nastavení jejich parametru *QueueStatistics*.

##### **MQMON\_OFF**

Shromažďování statistických dat je vypnuto pro fronty, kde je uvedena hodnota MQMON\_Q\_MGR v jejich parametru *QueueStatistics*.

## **MQMON\_ON**

Shromažďování statistických dat je zapnuto pro fronty, ve kterých je uvedena hodnota `MQMON_Q_MGR` v jejich parametru *QueueStatistics*.

Tento parametr je platný pouze v systémech AIX, HP-UX, Linux, IBM i, Solarisa Windows.

**z/OS**

### **ReceiveTimeout (MQCFIN)**

Jak dlouho kanál TCP/IP čeká na příjem dat od svého partnera (identifikátor parametru: `MQIA_RECEIVE_TIMEOUT`).

Doba, po kterou kanál TCP/IP čeká na příjem dat, včetně synchronizačních signálů, od svého partnera, než se vrátí do neaktivního stavu.

Tento parametr je platný pouze pro z/OS.

**z/OS**

### **ReceiveTimeoutMin (MQCFIN)**

Minimální doba, po kterou kanál TCP/IP čeká na příjem dat od svého partnera (identifikátor parametru: `MQIA_RECEIVE_TIMEOUT_MIN`).

Minimální doba, po kterou kanál TCP/IP čeká na příjem dat (včetně synchronizačních signálů) od svého partnera, než se vrátí do neaktivního stavu. Tento parametr je platný pouze pro z/OS.

**z/OS**

### **ReceiveTimeoutType (MQCFIN)**

Kvalifikátor, který má být použit na *ReceiveTimeout* (identifikátor parametru: `MQIA_RECEIVE_TIMEOUT_TYPE`).

Kvalifikátor, který má být použit pro *ReceiveTimeoutType* k výpočtu, jak dlouho kanál TCP/IP čeká na příjem dat od svého partnera. Čekání zahrnuje prezenční signály. Pokud interval čekání vyprší, vrátí se kanál do neaktivního stavu. Tento parametr je platný pouze pro z/OS.

Hodnota může být následující:

#### **MQRCVTIME\_MULTIPLY**

Hodnota *ReceiveTimeout* je multiplikátor, který se má použít na vyjednanou hodnotu *HeartbeatInterval* k určení toho, jak dlouho kanál čeká.

#### **MQRCVTIME\_ADD**

*ReceiveTimeout* je hodnota, v sekundách, která se má přidat k vyjednané hodnotě *HeartbeatInterval* k určení toho, jak dlouho kanál čeká.

#### **MQRCVTIME\_EQUAL**

*ReceiveTimeout* je hodnota (v sekundách) znázorňující, jak dlouho kanál čeká.

### **RemoteEvent (MQCFIN)**

Řídí, zda jsou generovány události vzdálené chyby (identifikátor parametru: `MQIA_REMOTE_EVENT`).

Hodnota může být následující:

#### **MQEVR\_DISABLED**

Vytváření sestav událostí je zakázáno.

#### **MQEVR\_ENABLED**

Vytváření sestav událostí je povoleno.

### **RepositoryName (MQCFST)**

Název úložiště (identifikátor parametru: `MQCA_REPOSITORY_NAME`).

Název klastru, pro který má tento správce front poskytovat službu úložiště.

### **RepositoryNameList (MQCFST)**

Seznam názvů úložiště (identifikátor parametru: `MQCA_REPOSITORY_NAMELIST`).

Název seznamu klastrů, pro které má tento správce front poskytovat službu úložiště.

### **RevDns (MQCFIN)**

Určuje, zda je prováděno zpětné vyhledávání názvu hostitele ze serveru DNS. (identifikátor parametru: `MQIA_REVERSE_DNS_LOOKUP`).



Tento atribut má vliv pouze na kanály používající typ transportu (TRPTYPE) protokolu TCP.

Hodnota může být následující:

#### **MQRDNS\_DISABLED**

Názvy hostitelů DNS nejsou reverzně vyhledány pro adresy IP příchozích kanálů. S tímto nastavením se žádná pravidla CHLAUTH používající názvy hostitelů neshodují.

#### **MQRDNS\_ENABLED**

Názvy hostitelů DNS jsou zpětně vyhledány pro adresy IP příchozích kanálů, jsou-li tyto informace požadovány. Toto nastavení je nezbytné pro porovnání s pravidly CHLAUTH, které obsahují názvy hostitelů, a pro zápis chybových zpráv.

### **z/OS SecurityCase (MQCFIN)**

Podporovaný případ zabezpečení (identifikátor parametru: MQIA\_SECURITY\_CASE).

Uvádí, zda správce front podporuje názvy profilů zabezpečení ve smíšených případech nebo pouze velkými písmeny. Hodnota se aktivuje, když je příkaz Obnovit zabezpečení spuštěn s uvedeným *SecurityType* (MQSECTYPE\_CLASSES) .

Hodnota může být následující:

#### **MQSCYC\_UPPER**

Názvy profilů zabezpečení musí být velkými písmeny.

#### **MQSCYC\_MIXED**

Názvy profilů zabezpečení mohou být velkými písmeny nebo velkými i malými písmeny.

Tento parametr je platný pouze pro z/OS.

### **z/OS SharedQMgrName (MQCFIN)**

Název správce front sdílené fronty (identifikátor parametru: MQIA\_SHARED\_Q\_Q\_MGR\_NAME).

Správce front provádí volání MQOPEN pro sdílenou frontu. Správce front, který je zadán v parametru *ObjectQmgrName* volání MQOPEN , se nachází ve stejné skupině sdílení front jako správce front zpracování. Atribut SQQMNAME uvádí, zda se použije *ObjectQmgrName* , nebo zda správce front zpracování otevře sdílenou frontu přímo.

Hodnota může být některá z následujících:

#### **MQSQQM\_USE**

*ObjectQmgrName* se používá a je otevřena příslušná přenosová fronta.

#### **MQSQQM\_IGNORE**

Správce front zpracování otevře sdílenou frontu přímo.

Tento parametr je platný pouze pro z/OS.

### **Splcap (MQCFIN)**

Je-li komponenta IBM MQ AMS nainstalována pro verzi produktu IBM MQ , pod kterou je správce front spuštěn, má atribut hodnotu YES (MQCAP\_SUPPORTED). Není-li komponenta IBM MQ AMS nainstalována, hodnota je NO (MQCAP\_NOT\_SUPPORTED) (identifikátor parametru: MQIA\_PROT\_POLICY\_CAPABILITY).

Hodnota může být jedna z následujících hodnot:

#### **MQCAP\_SUPPORTED**

Je-li komponenta IBM MQ AMS nainstalována pro verzi produktu IBM MQ , pod kterou je spuštěn správce front.

#### **MQCAP\_NOT\_SUPPORTED**

Není-li komponenta IBM MQ AMS nainstalována.

### **SSLCRLNameList (MQCFST)**

Seznam názvů umístění odvolání certifikátu SSL (identifikátor parametru: MQCA\_SSL\_CRL\_NAMELIST).

Délka řetězce je MQ\_NAMELIST\_NAME\_LENGTH.

Určuje název seznamu názvů objektů ověřovacích informací, které mají být použity pro ověření odvolání certifikátů správcem front.

V seznamu názvů, na který odkazuje *SSLCRLNamelist* (MQCFST), jsou povoleny pouze objekty ověřovacích informací s typy LDAPCRL nebo OCSP. Jakýkoli jiný typ má za následek chybovou zprávu, když je seznam zpracován, a je následně ignorován.

### **SSLCryptoHardware (MQCFST)**

Parametry pro konfiguraci kryptografického hardwaru SSL (identifikátor parametru: MQCA\_SSL\_CRYPTO\_HARDWARE).

Délka řetězce je MQ\_SSL\_CRYPTO\_HARDWARE\_LENGTH.

Nastaví název řetězce parametru potřebného ke konfiguraci kryptografického hardwaru, který se nachází v systému.

Tento parametr je podporován pouze v systémech AIX, HP-UX, Solaris, Linuxu a Windows.

### **SSLEvent (MQCFIN)**

Řídí, zda jsou generovány události SSL (identifikátor parametru: MQIA\_SSL\_EVENT).

Hodnota může být následující:

#### **MQEVR\_DISABLED**

Vytváření sestav událostí je zakázáno.

#### **MQEVR\_ENABLED**

Vytváření sestav událostí je povoleno.

### **SSLFipsRequired (MQCFIN)**

Řídí, zda mají být použity pouze algoritmy certifikované podle standardu FIPS, pokud je šifrování prováděno v samotném souboru IBM MQ (identifikátor parametru: MQIA\_SSL\_FIPS\_REQUIRED). Tento parametr je platný pouze na platformách Windows Linux UNIX a z/OS.

Hodnota může být následující:

#### **MQSSL\_FIPS\_NO**

Je možné použít jakoukoli podporovanou specifikaci CipherSpec.

#### **MQSSL\_FIPS\_YES**

Je-li šifrování prováděno v produktu IBM MQ namísto kryptografického hardwaru, použijte pouze šifrovací algoritmy certifikované standardem FIPS.

### **SSLKeyRepository (MQCFST)**

Umístění a název úložiště klíčů SSL (identifikátor parametru: MQCA\_SSL\_KEY\_REPOSITORY).

Délka řetězce je MQ\_SSL\_KEY\_REPOSITORY\_LENGTH.

Označuje název úložiště klíčů SSL (Secure Sockets Layer).

Formát názvu závisí na prostředí.

### **SSLKeyResetCount (MQCFIN)**

Počet resetování klíčů SSL (identifikátor parametru: MQIA\_SSL\_RESET\_COUNT).

Počet nezašifrovaných bajtů, které inicializují kanál SSL kanálu SSL jako odeslání nebo přijetí před opětovným domlouváním tajného klíče.

### **z/OS SSLTasks (MQCFIN)**

Počet podúloh serveru použitých pro zpracování volání SSL (identifikátor parametru: MQIA\_SSL\_TASKS).

Počet podúloh serveru použitých pro zpracování volání SSL. Tento parametr je platný pouze pro z/OS.

### **StartStopEvent (MQCFIN)**

Řídí, zda jsou generovány události spuštění a zastavení (identifikátor parametru: MQIA\_START\_STOP\_EVENT).

Hodnota může být následující:

**MQEVR\_DISABLED**

Vytváření sestav událostí je zakázáno.

**MQEVR\_ENABLED**

Vytváření sestav událostí je povoleno.

**StatisticsInterval (MQCFIN)**

Časový interval (v sekundách), kdy jsou data monitorování statistiky zapsána do fronty monitorování (identifikátor parametru: MQIA\_STATISTICS\_INTERVAL).

Tento parametr je platný pouze v systémech AIX, HP-UX, Linux, IBM i, Solarisa Windows.

**SyncPoint (MQCFIN)**

Dostupnost bodu synchronizace (identifikátor parametru: MQIA\_SYNCPOINT).

Hodnota může být následující:

**MQSP\_AVAILABLE**

Jednotky práce a synchronizace, které jsou k dispozici.

**MQSP\_NOT\_AVAILABLE**

Jednotky práce a synchronizace ukazují, že nejsou k dispozici.

**z/OS TCPChannels (MQCFIN)**

Maximální počet kanálů, které mohou být aktuální, nebo klientů, kteří mohou být připojeni, které používají přenosový protokol TCP/IP (identifikátor parametru: MQIA\_TCP\_CHANNELS).

Tento parametr je platný pouze pro z/OS.

**z/OS TCPKeepAlive (MQCFIN)**

Uvádí, zda se má použít funkce TCP KEEPALIVE pro kontrolu toho, zda je druhý konec připojení stále dostupný (identifikátor parametru: MQIA\_TCP\_KEEP\_ALIVE).

Hodnota může být následující:

**MQTCPKEEP\_YES**

Zařízení TCP KEEPALIVE má být použito tak, jak je uvedeno v datové sadě konfigurace profilu TCP. Interval je určen v atributu kanálu produktu *KeepAliveInterval*.

**MQTCPKEEP\_NO**

Zařízení TCP KEEPALIVE se nepoužije.

Tento parametr je platný pouze pro z/OS.

**z/OS TCPName (MQCFST)**

Název systému TCP/IP, který používáte (identifikátor parametru: MQIA\_TCP\_NAME).

Tento parametr je platný pouze pro z/OS.

**TCPStackType (MQCFIN)**

Určuje, zda iniciátor kanálu může použít pouze adresní prostor TCP/IP zadaný v *TCPName*, nebo se může volitelně připojit k jakékoli vybrané adrese TCP/IP (identifikátor parametru: MQIA\_TCP\_STACK\_TYPE).

Hodnota může být následující:

**MQTCPSTACK\_SINGLE**

Inicializátor kanálu může použít pouze adresní prostor TCP/IP určený v parametru *TCPName*.

**MQTCPSTACK\_MULTIPLE**

Inicializátor kanálu může použít jakýkoli adresní prostor TCP/IP, který má k dispozici.

Tento parametr je platný pouze pro z/OS.

**TraceRouteRecording (MQCFIN)**

Uvádí, zda informace o trasování přenosové cesty mohou být zaznamenány a zda se generuje zpráva odpovědi (identifikátor parametru: MQIA\_TRACE\_ROUTE\_RECORDING).

Hodnota může být následující:

### **MQRECORDING\_DISABLED**

Informace o trasování cesty nelze zaznamenat.

### **MQRECORDING\_MSG**

Informace o trasovacím trase lze zaznamenat a odeslat do cíle určeného původcem zprávy, která způsobila záznam přenosové cesty trasování.

### **MQRECORDING\_Q**

Trasovací informace o trasování lze zaznamenat a odeslat do SYSTEM.ADMIN.TRACE.ROUTE.QUEUE.

### **TreeLifeTime (MQCFIN)**

Doba životnosti v sekundách neadministrativních témat (identifikátor parametru: MQIA\_TREE\_LIFE\_TIME).

Neadministrativní témata jsou témata vytvořená při publikování aplikace nebo přihlášení k odběru řetězce tématu, který neexistuje jako administrativní uzel. Pokud tento neadministrativní uzel již nemá žádné aktivní odběry, určuje tento parametr, jak dlouho bude správce front čekat, než tento uzel odstraní. Pouze neadministrativní témata, která jsou používána trvalým odběrem, zůstanou i po restartu správce front.

Hodnota může být v rozsahu 0-604,000. Hodnota 0 znamená, že správce front neadministrativní témata neodebírá. Počáteční výchozí hodnota správce front je 1800.

### **TriggerInterval (MQCFIN)**

Interval spouštěče (identifikátor parametru: MQIA\_TRIGGER\_INTERVAL).

Uvádí časový interval spouštěče, vyjádřený v milisekundách, pro použití pouze s frontami, kde *TriggerType* má hodnotu MQTT\_FIRST.

### **Version (MQCFST)**

Verze kódu produktu IBM MQ (identifikátor parametru: MQCA\_VERSION).

Verze kódu IBM MQ se zobrazí jako VVRRMMFF:

VV: Verze

RR: Vydání (release)

MM: Úroveň údržby (maintenance level)

FF: Úroveň oprav (fix level)

### **XrCapability (MQCFIN)**

Určuje, zda jsou funkce a příkazy IBM MQ Telemetry podporovány správcem front, kde *XrCapability* má hodnotu MQCAP\_SUPPORTED nebo MQCAP\_NOT\_SUPPORTED (identifikátor parametru: MQIA\_XR\_CAPABILITY).

Tento parametr se vztahuje pouze na systémy IBM i, Unix a Windows.

### **Související informace**

Určení, že pro běhové prostředí klienta MQI je použit pouze certifikovaný standard FIPS CipherSpecs Federální standardy zpracování informací (FIPS) pro UNIX, Linux a Windows

## **MQCMD\_INQUIRE\_Q\_MGR\_STATUS (Inquire Queue Manager Status) on Multiplatforms**

Příkaz inquire Queue Manager Status (MQCMD\_INQUIRE\_Q\_MGR\_STATUS) PCF se zklidní o stavu lokálního správce front.

### **Nepovinné parametry**

#### **QMStatusAttrs (MQCFIL)**

Atributy stavu správce front (identifikátor parametru: MQIACF\_Q\_MGR\_STATUS\_ATTRS).

Seznam atributů může uvádět následující hodnotu na své vlastní výchozí hodnotě, která se použije, pokud není parametr zadán:

**MQIACF\_ALL**

Všechny atributy.

nebo kombinace následujících možností:

**MQCA\_Q\_MGR\_NAME**

Název lokálního správce front.

**POPIS\_INSTALACE\_MQCA\_**

Popis instalace přidružené ke správci front.

**NÁZEV\_INSTALACE\_MQCATION\_NAME**

Název instalace přidružené ke správci front.

**CESTA\_INSTALACE\_MQCA\_INSTALLATION\_PATH**

Cesta instalace přidružené ke správci front.

**MQCACF\_ARCHIVE\_LOG\_NÁZEV\_PŘÍPONY)**

Název nejstarší oblasti protokolu, u které správce front čeká na oznámení o archivaci.

Maximální délka řetězce je MQ\_LOG\_EXTENT\_NAME\_LENGTH.

Pokud správce front nepoužívá správu protokolu archivace, je tento atribut prázdný. Tento parametr není platný v systému IBM i.

**MQCACF\_AKTUÁLNÍ\_NÁZEV\_AKTUÁLNÍHO\_PROTOKOLU**

Název rozsahu protokolu, který je aktuálně zapisován modulem protokolování.

Hodnota MQCACF\_CURRENT\_LOG\_EXTENT\_NAME je k dispozici pouze ve správcích front používajících lineární protokolování. V jiných správcích front je hodnota MQCACF\_CURRENT\_LOG\_EXTENT\_NAME prázdná.

**MQCAF\_LOG\_CESTA**

Umístění oblastí protokolu zotavení.

**MQCACF\_MEDIA\_LOG\_NÁZEV\_ROZŠÍŘENÍ**

Název nejdřívejšího rozsahu protokolu potřebného k provedení zotavení média. Hodnota

MQCACF\_MEDIA\_LOG\_EXTENT\_NAME je k dispozici pouze ve správcích front používajících lineární protokolování. V jiných správcích front je hodnota MQCACF\_MEDIA\_LOG\_EXTENT\_NAME prázdná.

**NÁZEV\_SOUBORU\_MQCAF\_RESTART\_LOG\_EXTENT\_NAME**

Název nejdřívejšího rozsahu protokolu potřebného k provedení zotavení při restartu.

Hodnota MQCAF\_RESTART\_LOG\_EXTENT\_NAME je k dispozici pouze ve správcích front používajících lineární protokolování. V jiných správcích front je hodnota MQCAF\_RESTART\_LOG\_EXTENT\_NAME prázdná.

**POČÁTEČNÍ\_DATUM\_MQCAF\_Q\_MGR\_START\_DATE**

Datum, kdy byl spuštěn správce front (ve formátu rrrr-mm-dd). Délka tohoto atributu je dána hodnotou MQ\_DATE\_LENGTH.

**DOBA\_SPUŠTĚNÍ\_MQCAF\_Q\_MGR\_START\_TIME**

Čas, kdy byl správce front spuštěn (ve formě hh.mm.ss). Délka tohoto atributu je dána hodnotou MQ\_TIME\_LENGTH.

**VELIKOST\_PROTOKOLU\_MQIACF\_ARCHIVE\_LOG\_SIZE**

Aktuální velikost obsazeného prostoru, v megabajtech, podle oblastí protokolu, které již nejsou vyžadovány pro restart nebo obnovu médií, ale čeká na archivaci.

Tento atribut není platný v systému IBM i.

**STAV\_MQIACF\_CHINIT\_STATUS**

Aktuální stav inicializátoru kanálu.

**STAV\_MQIACF\_CMD\_SERVER\_STATUS**

Aktuální stav příkazového serveru.

**MQIACF\_CONNECTION\_COUNT**

Aktuální počet připojení ke správci front.

**STAV MQIACF\_LDAP\_CONNECTION\_STATUS**

Aktuální stav připojení k serveru LDAP.

**MQIACF\_LOG\_IN\_USE**

Aktuální velikost procentuálního podílu primárního protokolovacího prostoru, který se používá k restartování v tomto okamžiku, v tomto okamžiku.

Tento atribut není platný v systému IBM i.

**MQIACF\_LOG\_VYUŽITÍ**

Aktuální procentní odhad, jak dobře je pracovní zátěž správce front obsažena v rámci primárního prostoru žurnálu.

Tento atribut není platný v systému IBM i.

**MQIACF\_MEDIA\_LOG\_SIZE**

Aktuální velikost dat protokolu požadovaných pro obnovu médií v megabajtech.

Tento atribut není platný v systému IBM i.

**MQIACF\_PERMIT\_STANDBY**

Zda je povolena instance v pohotovostním režimu.

**STAV MQIACF\_Q\_MGR\_STATUS**

Aktuální stav správce front.

**PROTOKOL MQIACF\_Q\_MGR\_STATUS\_LOG**

Aktuální stav všech atributů protokolu. Atributy mohou být libovolné z následujících:

- NÁZEV\_EXTENT\_PROTOKOLU\_MQCACF\_ARCHIVE\_LOG\_
- VELIKOST PROTOKOLU MQIACF\_ARCHIVE\_LOG\_SIZE
- MQCACF\_AKTUÁLNÍ\_NÁZEV\_AKTUÁLNÍHO\_PROTOKOLU
- MQIACF\_LOG\_IN\_USE
- MQIACF\_LOG\_VYUŽITÍ
- MQCACF\_MEDIA\_LOG\_NÁZEV\_ROZŠÍŘENÍ
- MQIACF\_MEDIA\_LOG\_SIZE
- NÁZEV SOUBORU MQCACF\_RESTART\_LOG\_EXTENT\_NAME
- VELIKOST PROTOKOLU MQIACF\_RESTART\_LOG\_SIZE
- VELIKOST PROTOKOLU MQIACF\_REUSABLE\_LOG\_SIZE

**VELIKOST PROTOKOLU MQIACF\_RESTART\_LOG\_SIZE**

Velikost dat protokolu (v megabajtech) nezbytných pro zotavení při restartu.

Tento atribut není platný v systému IBM i.

**VELIKOST PROTOKOLU MQIACF\_REUSABLE\_LOG\_SIZE**

Velikost prostoru (v megabajtech) obsazeného oblastmi protokolu dostupnými pro opětovné použití.

Tento atribut není platný v systému IBM i.

  **MQCMD\_INQUIRE\_Q\_MGR\_STATUS (Inquire Queue Manager Status) Response on Multiplatforms**

Odpověď na dotaz na stav správce front (MQCMD\_INQUIRE\_Q\_MGR\_STATUS) PCF se skládá z hlavičky odpovědi následované strukturami *QMgrName* a *QMgrStatus* a požadovanou kombinací struktur parametrů atributu.

**Vždy vráceno:**

*QMgrName, QMgrStatus*

**Vráceno:**

*ArchiveLog, ArchiveLogSize, ChannelInitiatorStatus, CommandServerStatus, ConnectionCount, CurrentLog, InstallationDesc, InstallationName, InstallationPath, LDAPConnectionStatus, LogInUse, LogPath, LogUtilization, MediaRecoveryLog, MediaRecoveryLogSize, PermitStandby, RestartRecoveryLogSize, ReusableLogSize, StartDate, StartTime*

**Data odpovědi****ArchiveLog (MQCFST)**

Název nejstarší oblasti protokolu, v níž správce front čeká na oznámení o archivaci nebo je prázdný, pokud všechny byly archivovány (identifikátor parametru MQCACF\_ARCHIVE\_LOG\_EXTENT\_NAME).

**Velikost ArchiveLog(MQCFIN)**

Aktuální velikost obsazeného prostoru, v megabajtech, podle oblastí protokolu, které již nejsou vyžadovány pro restart nebo obnovení médií, ale čeká na archivaci (identifikátor parametru MQIACF\_ARCHIVE\_LOG\_SIZE).

**Stav kanálu ChannelInitiator(MQCFIN)**

Stav inicializátoru kanálu s názvem SYSTEM.CHANNEL.INITQ (identifikátor parametru: MQIACF\_CHINIT\_STATUS).

Hodnota může být následující:

**STAV MQSVC\_STATUS\_STOPPED**

Inicializátor kanálu není spuštěn.

**STAV MQSVC\_STATUS\_STARTING**

Inicializátor kanálu se nachází v procesu inicializace.

**STAV MQSVC\_STATUS\_RUNNING**

Inicializátor kanálu je plně inicializován a je spuštěn.

**STAV\_STAV\_MQSVC**

Inicializátor kanálu se zastavuje.

**Stav serveru CommandServer(MQCFIN)**

Stav příkazového serveru (identifikátor parametru: MQIACF\_CMD\_SERVER\_STATUS).

Hodnota může být následující:

**STAV MQSVC\_STATUS\_STARTING**

Příkazový server se zpracovává v procesu inicializace.

**STAV MQSVC\_STATUS\_RUNNING**

Příkazový server je plně inicializován a je spuštěn.

**STAV\_STAV\_MQSVC**

Příkazový server se zastavuje.

**ConnectionCount (MQCFIN)**

Počet připojení (identifikátor parametru: MQIACF\_CONNECTION\_COUNT).

Aktuální počet připojení ke správci front.

**CurrentLog (MQCFST)**

Název oblasti protokolu (identifikátor parametru: MQCACF\_CURRENT\_LOG\_EXTENT\_NAME).

Název oblasti protokolu, do které byl proveden zápis v době zpracování příkazu Inquire. Pokud správce front používá kruhové protokolování, je tento parametr prázdný.

Maximální délka řetězce je MQ\_LOG\_EXTENT\_NAME\_LENGTH.

**InstallationDesc (MQCFST)**

Popis instalace (identifikátor parametru: MQCA\_INSTALLATION\_DESC)

Popis instalace tohoto správce front.

**InstallationName (MQCFST)**

Název instalace (identifikátor parametru: MQCA\_INSTALLATION\_NAME)

Název instalace tohoto správce front.

**InstallationPath (MQCFST)**

Instalační cesta (identifikátor parametru: MQCA\_INSTALLATION\_PATH)

Instalační cesta pro tohoto správce front.

**LDAPConnectionStatus (MQCFIN)**

Aktuální stav připojení správce front k serveru LDAP (identifikátor parametru: MQIACF\_LDAP\_CONNECTION\_STATUS).

Hodnota může být následující:

**MQLDAPC\_CONNECTED**

Správce front má v současné době připojení k serveru LDAP.

**CHYBA MQLDAPC\_ERROR**

Správce front se pokusil vytvořit připojení k serveru LDAP a selhal.

**MQLDAPC\_INACTIVE**

Správce front není konfigurován pro použití serveru LDAP nebo ještě neprovedl připojení k serveru LDAP.

**LogIn(MQCFIN)**

Aktuální velikost procentuálního podílu primárního protokolovacího prostoru použitého pro zotavení při restartu v tomto časovém bodě (identifikátor parametru MQIACF\_LOG\_IN\_USE).

**LogPath (MQCFST)**

Umístění oblastí protokolu pro zotavení (identifikátor parametru: MQCACF\_LOG\_PATH).

Tento parametr identifikuje adresář, do kterého správce front vytváří soubory protokolu.

Maximální délka řetězce je MQ\_LOG\_PATH\_LENGTH.

**LogUtilization (MQCFIN)**

Aktuální procentní odhad, jak dobře je pracovní zátěž správce front obsažena v rámci primárního prostoru žurnálu (identifikátor parametru MQIACF\_LOG\_UTILIZATION).

**Protokol MediaRecovery(MQCFST)**

Název nejstarší oblasti protokolu vyžadované správcem front k provedení zotavení média (identifikátor parametru: MQCACF\_MEDIA\_LOG\_EXTENT\_NAME). Tento parametr je k dispozici pouze u správců front používajících lineární protokolování. Pokud správce front používá kruhové protokolování, je tento parametr prázdný.

Maximální délka řetězce je MQ\_LOG\_EXTENT\_NAME\_LENGTH.

**MediaRecoveryLogSize (MQCFIN)**

Aktuální velikost dat žurnálu požadovaných pro zotavení z médií v megabajtech (identifikátor parametru MQIACF\_MEDIA\_LOG\_SIZE).

**PermitStandby (MQCFIN)**

Zda je povolena rezervní instance (identifikátor parametru: MQIACF\_PERMIT\_STANDBY).

Hodnota může být následující:

**MQSTDBY\_NOT\_PERMITTED**

Rezervní instance nejsou povoleny.

**MQSTDBY\_POVOLENO**

Pohotovostní instance jsou povoleny.



### **QMgrName (MQCFST)**

Název lokálního správce front (identifikátor parametru: MQCA\_Q\_MGR\_NAME).

Maximální délka řetězce je MQ\_Q\_MGR\_NAME\_LENGTH.

### **QMgrStatus (MQCFIN)**

Aktuální stav provedení správce front (identifikátor parametru: MQIACF\_Q\_MGR\_STATUS).

Hodnota může být následující:

#### **MQQMSTA\_STARTING**

Probíhá inicializace správce front.

#### **MQQMSTA\_RUNNING**

Správce front je plně inicializován a je spuštěn.

#### **MQQMSTA QUIESCING**

Probíhá uvedení správce front do klidového stavu.

### **Protokol RestartRecovery(MQCFST)**

Název nejstarší oblasti protokolu vyžadované správcem front k provedení zotavení při restartu (identifikátor parametru: MQCACF\_RESTART\_LOG\_EXTENT\_NAME).

Tento parametr je k dispozici pouze u správců front používajících lineární protokolování. Pokud správce front používá kruhové protokolování, je tento parametr prázdný.

Maximální délka řetězce je MQ\_LOG\_EXTENT\_NAME\_LENGTH.

### **RestartRecoveryLogSize (MQCFIN)**

Velikost dat žurnálu požadovaných pro zotavení restartu v megabajtech (identifikátor parametru MQIACF\_RESTART\_LOG\_SIZE).

### **Velikost ReusableLog(MQCFIN)**

Velikost prostoru, který je obsazený, v megabajtech, podle dostupných oblastí protokolu pro opětovné použití (identifikátor parametru MQIACF\_REUSABLE\_LOG\_SIZE).

### **StartDate (MQCFST)**

Datum spuštění tohoto správce front (ve tvaru yyyy-mm-dd) (identifikátor parametru: MQCACF\_Q\_MGR\_START\_DATE).

Maximální délka řetězce je MQ\_DATE\_LENGTH.

### **StartTime (MQCFST)**

Čas spuštění tohoto správce front (ve tvaru hh:mm:ss) (identifikátor parametru: MQCACF\_Q\_MGR\_START\_TIME).

Maximální délka řetězce je MQ\_TIME\_LENGTH.

## **Zjistit názvy front**

Příkaz Inquire Queue Names (MQCMD\_INQUIRE\_Q\_NAMES) zkliduje seznam názvů front, které se shodují s generickým názvem fronty a s uvedeným volitelným typem fronty.

<b>HP Integrity NonStop Server</b>	<b>IBM i</b>	<b>SYSTÉM UNIX a Linux</b>	<b>Windows</b>	<b>z/OS</b>
✓	✓	✓	✓	✓

## **Povinné parametry**

### **QName (MQCFST)**

Název fronty (identifikátor parametru: MQCA\_Q\_NAME).

Názvy generických front jsou podporovány. Generický název je řetězec znaků následovaný hvězdičkou (\*), například ABC\*, a vybírá všechny objekty s názvy, které začínají na vybraný řetězec znaků.

Hvězdička ve vlastním seznamu odpovídá všem možným názvům.

Maximální délka řetězce je MQ\_Q\_LENGTH.

## Nepovinné parametry



### **CommandScope (MQCFST)**

Rozsah příkazu (identifikátor parametru: MQCACF\_COMMAND\_SCOPE). Tento parametr se vztahuje pouze k produktu z/OS .

Uvádí, jak se příkaz provádí, když je správce front členem skupiny sdílení front. Můžete uvést jednu z následujících možností:

- prázdné (nebo vynechte parametr úplně). Příkaz bude proveden ve správci front, v němž byl zadán.
- Název správce front. Příkaz se provede ve vámi specifikujete správce front a bude aktivní v rámci skupiny sdílení front. Uvedete-li jiné jméno správce front než správce front, do kterého jste zadali správce front, musíte používat prostředí skupiny sdílení front a musí být povolen příkazový server.
- Hvězdička (\*). Příkaz se provádí na lokálním správci front a je také předán každému aktivnímu správci front ve skupině sdílení front.

Maximální délka je MQ\_QSG\_NAME\_LENGTH.



### **QSGDisposition (MQCFIN)**

Dispozice objektu v rámci skupiny (identifikátor parametru: MQIA\_QSG\_DISP). Tento parametr se vztahuje pouze k produktu z/OS .

Určuje dispozice objektu, pro který mají být vráceny informace (tedy tam, kde je definován a jak se chová). Hodnota může být některá z následujících:

#### **MQQSSGD\_LIVE**

Objekt je definován jako MQQSGD\_Q\_MMGR nebo MQQSGD\_COPY. Hodnota MQQSGD\_LIVE je výchozí hodnotou, pokud není zadán parametr.

#### **MQQSGD\_VŠE**

Objekt je definován jako MQQSGD\_Q\_MMGR nebo MQQSGD\_COPY.

Existuje-li prostředí sdílené správce front a příkaz se provádí ve správci front, kde byl zadán, tato volba také zobrazí informace o objektech definovaných s MQQSGD\_GROUP.

Je-li zadán nebo výchozím nastavení MQQSGD\_LIVE, nebo pokud je MQQSGD\_ALL zadán v prostředí sdíleného správce front, může příkaz dát duplicitní názvy (s různými dispozity).

#### **MQQSD\_KOPIE**

Objekt je definován jako MQQSGD\_COPY.

#### **SKUPINA MQQSGD\_GROUP**

Objekt je definován jako MQQSGD\_GROUP. MQQSGD\_GROUP je povolen pouze v prostředí sdílené fronty.

#### **MQQSGD\_Q\_MGR**

Objekt je definován jako MQQSGD\_Q\_MGR.

#### **MQQSGD\_PRIVATE**

Objekt je definován jako MQQSGD\_Q\_MMGR nebo MQQSGD\_COPY. MQQSGD\_PRIVATE vrací stejné informace jako MQQSGD\_LIVE.

#### **SDÍLENÝ MQQSGD\_SHARED**

Objekt je definován jako MQQSGD\_SHARED. MQQSGD\_SHARED je povolen pouze v prostředí sdílené fronty.

### **QType (MQCFIN)**

Typ fronty (identifikátor parametru: MQIA\_Q\_TYPE).

Je-li tento parametr zadán, omezuje tento parametr názvy front na fronty určeného typu. Pokud tento parametr není přítomen, jsou vhodné fronty všech typů. Hodnota může být některá z následujících:

**MQQ\_VŠE**

Všechny typy fronty.

**MQQ\_LOCAL**

Lokální fronta.

**ALIAS MQQ\_ALIAS**

Definice alias fronty.

**MQQT\_REMOTE**

Lokální definice vzdálené fronty.

**MQQ\_MODEL**

Definice modelové fronty.

Výchozí hodnota, pokud tento parametr není zadán, je MQQT\_ALL.

**Zjišťovat názvy front (odpověď)**

Odpověď na příkaz Inquire Queue Names (MQCMD\_INQUIRE\_Q\_NAMES) se skládá z hlavičky odpovědi následovaného jednou strukturou parametru, která dává nula nebo více názvů, které odpovídají uvedenému názvu fronty. Záhlaví odezvy je následováno strukturou *QTypes*, se stejným počtem položek jako struktura *QNames*. Každá položka uvádí typ fronty s odpovídající položkou ve struktuře *QNames*.

HP Integrity NonStop Server	IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
✓	✓	✓	✓	✓

**z/OS**

Navíc pouze v systému z/OS je vrácena struktura parametrů *QSGDispositions* (se stejným počtem položek jako struktura *QNames*). Každý záznam v této struktuře označuje dispozice objektu s odpovídající položkou ve struktuře *QNames*.

**Vždy vráceno:**

*QNames*, **z/OS** *QSGDispositions*, *QTypes*

**Vráceno:**

Není

**Data odpovědi****QNames (MQCFSL)**

Seznam názvů front (identifikátor parametru: MQCACF\_Q\_NAMES).

**z/OS****QSGDispositions (MQCFIL)**

Seznam dispozic QSG (identifikátor parametru: MQIACF\_QSG\_DISPS). Tento parametr je platný pouze pro z/OS. Možné hodnoty pro pole v této struktuře jsou:

**MQQSD\_KOPIE**

Objekt je definován jako MQQSGD\_COPY.

**SKUPINA MQQSGD\_GROUP**

Objekt je definován jako MQQSGD\_GROUP.

**MQQSGD\_Q\_MGR**

Objekt je definován jako MQQSGD\_Q\_MGR.

**SDÍLENÝ MQQSGD\_SHARED**

Objekt je definován jako MQQSGD\_SHARED.

**QTypes (MQCFIL)**

Seznam typů front (identifikátor parametru: MQIACF\_Q\_TYPES). Možné hodnoty pro pole v této struktuře jsou:

### **ALIAS MQQ\_ALIAS**

Definice alias fronty.

### **MQQ\_LOCAL**

Lokální fronta.

### **MQQT\_REMOTE**

Lokální definice vzdálené fronty.

### **MQQ\_MODEL**

Definice modelové fronty.

## **Zjistit stav fronty**

Příkaz Inquire Queue Status (MQCMD\_INQUIRE\_Q\_STATUS) se nachází ve stavu lokální fronty IBM MQ . Musíte zadat název lokální fronty, pro kterou chcete přijímat informace o stavu.

HP Integrity NonStop Server	IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
	✓	✓	✓	✓

## **Povinné parametry**

### **QName (MQCFST)**

Název fronty (identifikátor parametru: MQCA\_Q\_NAME).

Názvy generických front jsou podporovány. Generický název je řetězec znaků následovaný hvězdičkou (\*), například ABC\*, a vybírá všechny fronty s názvy, které začínají na vybraný řetězec znaků. Hvězdička ve vlastním seznamu odpovídá všem možným názvům.

Název fronty je vždy vrácen bez ohledu na požadované atributy.

Maximální délka řetězce je MQ\_Q\_NAME\_LENGTH.

## **Volitelné parametry (zjišťování stavu fronty)**

### **ByteStringFilterCommand (MQCFBF)**

Deskriptor příkazu filtru bajtového řetězce. Identifikátor parametru musí být MQBACF\_EXTERNAL\_UOW\_ID nebo MQBACF\_Q\_MGR\_UOW\_ID. Tento parametr slouží k omezení výstupu z příkazu určením podmínky filtru. Informace o použití této podmínky filtru viz [“MQCFBF-parametr filtru bajtových řetězců PCF”](#) na stránce 1833 .

Pokud zadáte filtr bajtových řetězců, nemůžete také zadat celočíselný filtr pomocí parametru *IntegerFilterCommand* nebo řetězcový filtr pomocí parametru *StringFilterCommand* .



### **CommandScope (MQCFST)**

Rozsah příkazu (identifikátor parametru: MQCACF\_COMMAND\_SCOPE). Tento parametr se vztahuje pouze k produktu z/OS .

Určuje, jak je příkaz spuštěn, když je správce front členem skupiny sdílení front. Můžete uvést jednu z následujících možností:

- Mezera (nebo vynechte parametr úplně). Příkaz je zahájen ve správci front, v němž byl zadán.
- Název správce front. Příkaz je zahájen ve správci front, který jste zadali, a je tak aktivní v rámci skupiny sdílení front. Uvedete-li jiné jméno správce front, než je správce front, v němž byl zadán, musíte používat prostředí skupiny sdílení front a musí být spuštěn příkazový server.
- Hvězdička (\*). Příkaz je zahájen v lokálním správci front a je předán také všem aktivním správcům front ve skupině sdílení front.

Maximální délka je MQ\_QSG\_NAME\_LENGTH.

*CommandScope* nelze použít jako parametr k filtrování.

### ***IntegerFilterCommand* (MQCFIF)**

Deskriptor příkazu filtru celých čísel. Identifikátor parametru musí být libovolný celočíselný parametr typu povolený v produktu *QStatusAttrs* s výjimkou MQIACF\_ALL, MQIACF\_MONITORING a MQIACF\_Q\_TIME\_INDICATOR. Tento parametr slouží k omezení výstupu z příkazu určením podmínky filtru. Informace o použití této podmínky filtru viz [“MQCFIF-parametr filtru celých čísel PCF”](#) na stránce 1838.

Pokud uvedete filtr celého čísla, nemůžete také zadat filtr bajtových řetězců pomocí parametru *ByteStringFilterCommand* nebo řetězcový filtr pomocí parametru *StringFilterCommand*.

### ***OpenType* (MQCFIN)**

Typ otevření stavu fronty (identifikátor parametru: MQIACF\_OPEN\_TYPE).

Je vrácena vždy, bez ohledu na požadované atributy instance fronty.

Hodnota může být následující:

#### **MQQSOT\_ALL**

Vybere stav pro fronty, které jsou otevřené s libovolným typem přístupu.

#### **MQQSOT\_INPUT**

Vybere stav pro fronty, které jsou otevřené pro vstup.

#### **VÝSTUP MQQSOT\_OUTPUT**

Vybere stav pro fronty, které jsou otevřené pro výstup.

Není-li tento parametr zadán, je výchozí hodnota MQQSOT\_ALL.

Filtrování není pro tento parametr podporováno.



### ***QSGDispositon* (MQCFIN)**

Dispozice QSG (identifikátor parametru: MQIA\_QSG\_DISP).

Určuje dispozice objektu (to znamená, kde je definován a jak se chová). Tento parametr je platný pouze pro z/OS. Hodnota může být některá z následujících:

#### **MQQSD\_KOPIE**

Objekt je definován jako MQQSGD\_COPY.

#### **MQQSGD\_Q\_MGR**

Objekt je definován jako MQQSGD\_Q\_MGR.

#### **SDÍLENÝ MQQSGD\_SHARED**

Objekt je definován jako MQQSGD\_SHARED.

*QSGDispositon* nelze použít jako parametr k filtrování.

### ***QStatusAttrs* (MQCFIL)**

Atributy stavu fronty (identifikátor parametru: MQIACF\_Q\_STATUS\_ATTRS).

Seznam atributů může uvádět následující hodnotu na své vlastní předvolené hodnotě, která se použije, pokud není parametr zadán:

#### **MQIACF\_ALL**

Všechny atributy.

nebo kombinace následujících možností:

Kde *StatusType* je MQIACF\_Q\_STATUS:

#### **MQCA\_Q\_NAME**

Název fronty.

#### **MQCAF\_POSLEDNÍ\_DATUM\_GET\_DATUM**

Datum poslední zprávy úspěšně destruktivně přečtená z fronty.

#### **MQCAF\_GET\_TIME (ČAS)**

Čas poslední zprávy úspěšně destruktivně přečtený z fronty.

**MQCACFF\_POSLEDNÍ\_DATUM\_ČAS**

Datum poslední zprávy úspěšně zařazené do fronty.

**MQCAF\_POSLEDNÍ\_ČAS\_SPL.**

Čas posledního úspěšného vložení zprávy do fronty.

**MQCACF\_MEDIA\_LOG\_NÁZEV\_ROZŠÍŘENÍ**

Identita nejstaršího rozsahu protokolu potřebného k provedení zotavení média fronty.

V systému IBM itento parametr určuje název nejstaršího žurnálového zásobníku, který vyžaduje provedení zotavení z médií fronty.

**MQIA\_AKTUÁLNÍ\_HODNOTA\_Q\_DEPTH**

Aktuální počet zpráv na frontě.

**MQIA\_MONITORING\_Q**

Aktuální úroveň shromažďování dat monitorování.

**MQIA\_OPEN\_INPUT\_COUNT**

Počet popisovačů, které jsou momentálně otevřené pro vstup pro frontu. Funkce MQIA\_OPEN\_INPUT\_COUNT neobsahuje popisovače, které jsou otevřené pro procházení.

**MQIA\_OPEN\_OUTPUT\_COUNT**

Počet popisovačů, které jsou momentálně otevřeny pro výstup pro frontu.

**MQIACF\_HANDLE\_STATE,**

Zda probíhá volání rozhraní API.

**MQIAKF\_MONITORING**

Všechny atributy monitorování stavu fronty. Tyto atributy jsou:

- MQCAF\_POSLEDNÍ\_DATUM\_GET\_DATUM
- MQCAF\_GET\_TIME (ČAS)
- MQCACFF\_POSLEDNÍ\_DATUM\_ČAS
- MQCAF\_POSLEDNÍ\_ČAS\_SPL.
- MQIA\_MONITORING\_Q
- MQIACF\_OLDEST\_MSG\_AGE
- UKAZATEL MQIACF\_Q\_TIME\_INDICATOR

Filtrování není pro tento parametr podporováno.

**MQIACF\_OLDEST\_MSG\_AGE**

Stáří nejstarší zprávy ve frontě.

**UKAZATEL MQIACF\_Q\_TIME\_INDICATOR**

Indikátor doby, kdy zprávy zůstávají ve frontě.

**MQIACF\_UNCOMMITTED\_MSGS**

Počet nepotvrzených zpráv ve frontě.

Kde *StatusType* je MQIACF\_Q\_HANDLE:

**MQBAC\_EXTERNAL\_UOW\_ID**

Jednotka identifikátoru zotavení přiřazená správcem front.

**MQBAKF\_Q\_MGR\_UOW\_ID**

Identifikátor externí jednotky zotavení přidružený k připojení.

**MQCA\_Q\_NAME**

Název fronty.

**MQCAF\_APPL\_TAG**

Tento parametr je řetězec obsahující značku aplikace připojené ke správci front.

**ID OKAKTUS**

Identifikátor adresního prostoru aplikace identifikované pomocí *AppLTag*. Tento parametr je platný pouze pro z/OS .

**MQCACF\_PSB\_NÁZEV**

Název bloku specifikace programu (PSB) přidruženého ke spuštěné transakci IMS . Tento parametr je platný pouze pro z/OS .

**MQCACFLUCTUS**

Identifikátor tabulky specifikace programu IMS (PST) pro připojenou oblast IMS . Tento parametr je platný pouze pro z/OS .

**MQCACF\_TASK\_NUMBER**

Číslo úlohy CICS . Tento parametr je platný pouze pro z/OS .

**ID\_TRANSAKCE\_MQCQU**

CICS identifikátor transakce. Tento parametr je platný pouze pro z/OS .

**IDENTIFIKÁTOR UŽIVATELE MQCACFF\_**

Jméno uživatele aplikace, která otevřela uvedenou frontu.

**NÁZEV\_KANÁLU\_MQCACHE\_NAME**

Název kanálu, který má otevřenou frontu, je-li nějaká.

**NÁZEV\_PŘIPOJENÍ MQCACH\_CONNECTION\_NAME**

Název připojení kanálu, který má otevřenou frontu, je-li nějaká.

**MQIA\_TYP\_APLIKACE**

Typ aplikace, která má otevřenou frontu.

**SPRÁVA MQIACF\_OPEN\_BROWSE**

Otevřít procházení.

Filtrování není pro tento parametr podporováno.

**MQIACF\_OPEN\_INPUT\_TYPE**

Otevřete typ vstupu.

Filtrování není pro tento parametr podporováno.

**MQIACF\_OPEN\_DOTAZ**

Otevřít dotaz.

Filtrování není pro tento parametr podporováno.

**VOLBY MQIACF\_OPEN\_OPTIONS**

Volby použité k otevření fronty.

Je-li tento parametr požadován, jsou vráceny také následující struktury parametrů:

- *OpenBrowse*
- *OpenInputType*
- *OpenInquire*
- *OpenOutput*
- *OpenSet*

Filtrování není pro tento parametr podporováno.

**MQIACF\_OPEN\_OUTPUT**

Otevřete výstup.

Filtrování není pro tento parametr podporováno.

**MQIACF\_OPEN\_SET**

Otevřít sadu.

Filtrování není pro tento parametr podporováno.

**ID\_PROCESU\_MIME**

Identifikátor procesu aplikace, která otevřela uvedenou frontu.

**MQIACF\_ASYNC\_STATE**

**ID\_PODPROCESU MQIACF\_THREAD\_ID**

Identifikátor podprocesu aplikace, která otevřela uvedenou frontu.

**MQIACF\_UOW\_TYPE**

Typ externí jednotky identifikátoru zotavení, který je viditelný správcem front.

**StatusType (MQCFIN)**

Typ stavu fronty (identifikátor parametru: MQIACF\_Q\_STATUS\_TYPE).

Uvádí typ požadované informace o stavu.

Hodnota může být některá z následujících:

**STAV MQIAKF\_Q\_STATUS**

Vybírá informace o stavu týkající se front.

**MQIACF\_Q\_HANDLE**

Vybírá informace o stavu týkající se obslužných rutin, které přistupují k frontám.

Výchozí hodnota, pokud tento parametr není zadán, je MQIACF\_Q\_STATUS.

*StatusType* nelze použít jako parametr k filtrování.

**StringFilterCommand (MQCFSF)**

Deskriptor příkazu filtru řetězce. Identifikátor parametru musí být jakýkoli parametr typu řetězec povolený v *QStatusAttrs* s výjimkou MQCA\_Q\_NAME. Tento parametr slouží k omezení výstupu z příkazu určením podmínky filtru. Informace o použití této podmínky filtru viz [“MQCFSF-parametr filtru řetězce PCF”](#) na stránce 1845 .

Pokud uvedete filtr řetězce, nemůžete také zadat filtr bajtových řetězců pomocí parametru *ByteStringFilterCommand* nebo celočíselným filtrem pomocí parametru *IntegerFilterCommand* .

**Kódy chyb**

Tento příkaz může vrátit následující kód chyby v záhlaví formátu odezvy [“Kódy chyb použitelné pro všechny příkazy”](#) na stránce 1329 spolu se všemi dalšími příslušnými hodnotami.

**Reason (MQLONG)**

Hodnota může být některá z následujících:

**CHYBA MQRCCF\_Q\_TYPE\_ERROR**


Typ fronty není platný.

**Zjišťovat stav fronty (odezva)**

Příkaz MQCMD\_INQUIRE\_Q\_STATUS (Inquire Queue Status) se skládá ze záhlaví odezvy následovaného strukturou *QName* a sadou struktur parametrů atributu určených hodnotou *StatusType* v rámci příkazu Inquire.

HP Integrity NonStop Server	IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
	✓	✓	✓	✓

**Vždy vráceno:**

*QName* ,  *QSGDisposition* , *StatusType*

Možné hodnoty parametru *StatusType* jsou:

**STAV MQIAKF\_Q\_STATUS**

Vrátí stavové informace související s frontami.

**MQIACF\_Q\_HANDLE**

Vrací informace o stavu týkající se obslužných rutin, které přistupují k frontám.



### **Vráceno je-li požadováno a *StatusType* je MQIACF\_Q\_STATUS:**

*CurrentQDepth, LastGetDate, LastGetTime, LastPutDate, LastPutTime, MediaRecoveryLogExtent, OldestMsgAge, OnQTime, OpenInputCount, OpenOutputCount, QueueMonitoring, UncommittedMsgs*

### **Vráceno pokud je požadováno a *StatusType* je MQIACF\_Q\_HANDLE:**

*ApplDesc, ApplTag, ApplType, z/OS ASId, AsynchronousState, ChannelName, ConnectionName, z/OS ExternalUOWId, HandleState, OpenOptions, ProcessId, z/OS PSBName, z/OS PSTId, QMgrUOWId, z/OS TaskNumber, ThreadId, z/OS TransactionId, UOWIdentifier, UOWType, UserIdentifier*

## **Data odezvy, pokud hodnota parametru *StatusType* je MQIACF\_Q\_STATUS**

### ***CurrentQDepth* (MQCFIN)**

Aktuální hloubka fronty (identifikátor parametru: MQIA\_CURRENT\_Q\_DEPTH).

### ***LastGetDate* (MQCFST)**

Datum, kdy byla z fronty destruktivně načtena poslední zpráva (identifikátor parametru: MQCACF\_LAST\_GET\_DATE).

Datum, ve tvaru yyyy-mm-dd, kdy byla poslední zpráva úspěšně načtena z fronty. Datum je vráceno v časovém pásmu, v němž je spuštěn správce front.

Maximální délka řetězce je MQ\_DATE\_LENGTH.

### ***LastGetTime* (MQCFST)**

Čas, kdy byla z fronty destruktivně načtena poslední zpráva (identifikátor parametru: MQCACF\_LAST\_GET\_TIME).

Čas ve tvaru hh.mm.ss, kdy byla poslední zpráva úspěšně načtena z fronty. Čas je vrácen v časovém pásmu, v němž je spuštěn správce front.

Maximální délka řetězce je MQ\_TIME\_LENGTH.

### ***LastPutDate* (MQCFST)**

Datum, kdy byla úspěšně vložena poslední zpráva do fronty (identifikátor parametru: MQCACF\_LAST\_PUT\_DATE).

Datum, ve formuláři yyyy-mm-dd, na kterém byla úspěšně vložena poslední zpráva do fronty. Datum je vráceno v časovém pásmu, v němž je spuštěn správce front.

Maximální délka řetězce je MQ\_DATE\_LENGTH.

### ***LastPutTime* (MQCFST)**

Čas, kdy byla úspěšně vložena poslední zpráva do fronty (identifikátor parametru: MQCACF\_LAST\_PUT\_TIME).

Čas ve tvaru hh.mm.ss, kdy byla poslední zpráva úspěšně vložena do fronty. Čas je vrácen v časovém pásmu, v němž je spuštěn správce front.

Maximální délka řetězce je MQ\_TIME\_LENGTH.

### ***MediaRecoveryLogExtent* (MQCFST)**

Název nejstarší oblasti protokolu vyžadované k provedení zotavení média fronty (identifikátor parametru: MQCACF\_MEDIA\_LOG\_EXTENT\_NAME).

V systému IBM itento parametr určuje název nejstaršího žurnálového zásobníku potřebného k provedení zotavení z médií fronty.

Vrácený název je ve tvaru Snnnnnnn.LOG a nejedná se o úplný název cesty. Použití tohoto parametru poskytuje schopnost snadno korelovat se zprávami vydanými pomocí příkazu **rcdmqimg** k identifikaci těchto front, které způsobily, že pořadové číslo média pro zotavení z média nepostupuje vpřed.

Tento parametr je platný v systémech AIX, HP-UX, Linux, IBM i, Solarisa Windows.

Maximální délka řetězce je MQ\_LOG\_EXTENT\_NAME\_LENGTH.

### **OldestMsgAge (MQCFIN)**

Stáří nejstarší zprávy (identifikátor parametru: MQIACF\_OLDEST\_MSG\_AGE). Stáří nejstarší zprávy ve frontě v sekundách.

Je-li hodnota nedostupná, bude vrácena hodnota MQMON\_NOT\_AVAILABLE. Je-li fronta prázdná, je vrácena hodnota 0. Je-li hodnota větší než 999 999 999, vrátí se jako 999 999 999.

### **OnQTime (MQCFIL)**

Indikátor doby, kdy zprávy zůstávají ve frontě (identifikátor parametru: MQIACF\_Q\_TIME\_INDICATOR). Doba (v mikrosekundách) strávená zprávou strávenou ve frontě. Vráceny jsou dvě hodnoty:

- Hodnota založená na nejnovější aktivitě během krátké doby.
- Hodnota založená na aktivitě za delší období.

Není-li k dispozici žádné měření, je vrácena hodnota MQMON\_NOT\_AVAILABLE. Je-li hodnota větší než 999 999 999, vrátí se jako 999 999 999.

### **OpenInputCount (MQCFIN)**

Počet otevřených vstupů (identifikátor parametru: MQIA\_OPEN\_INPUT\_COUNT).

### **OpenOutputCount (MQCFIN)**

Otevření-počet výstupů (identifikátor parametru: MQIA\_OPEN\_OUTPUT\_COUNT).

### **QName (MQCFST)**

Název fronty (identifikátor parametru: MQCA\_Q\_NAME).

Maximální délka řetězce je MQ\_Q\_NAME\_LENGTH.



### **QSGDisposition (MQCFIN)**

Dispozice QSG (identifikátor parametru: MQIA\_QSG\_DISP).

Vrací dispozice objektu (to znamená, kde je definován a jak se chová). Tento parametr je platný pouze pro z/OS. Hodnota může být některá z následujících:

#### **MQQSD\_KOPIE**

Objekt je definován jako MQQSGD\_COPY.

#### **MQQSGD\_Q\_MGR**

Objekt je definován jako MQQSGD\_Q\_MGR.

#### **SDÍLENÝ MQQSGD\_SHARED**

Objekt je definován jako MQQSGD\_SHARED.

### **QueueMonitoring (MQCFIN)**

Aktuální úroveň shromažďování dat monitorování pro frontu (identifikátor parametru: MQIA\_MONITORING\_Q). Hodnota může být některá z následujících:

#### **MQMON\_OFF**

Monitorování pro frontu je vypnuto.

#### **MQMON\_LOW**

Nízká rychlost shromažďování dat.

#### **MQMON\_MEDIUM**

Střední rychlost shromažďování dat.

#### **MQMON\_HIGH**

Vysoká rychlost shromažďování dat.

### **StatusType (MQCFST)**

Typ stavu fronty (identifikátor parametru: MQIACF\_Q\_STATUS\_TYPE).

Uvádí typ informace o stavu.

### **UncommittedMsgs (MQCFIN)**

Počet nepotvrzených změn (vlození a získání) nevyřízených pro frontu (identifikátor parametru: MQIACF\_UNCOMMITTED\_MSGS). Hodnota může být některá z následujících:

#### **MQQSUM\_ANO**

V systému z/OS existuje jedna nebo více nepotvrzených změn čekajících na vyřízení.

#### **MQQSUM\_NO**

Neexistují žádné nevázané nevyřízené změny.

**n**

Na jiných platformách než z/OS se jedná o celočíselnou hodnotu určující počet nepotvrzených změn, které čekají na vyřízení.

### **Data odezvy, pokud hodnota parametru StatusType je MQIACF\_Q\_HANDLE.**

#### **ApplDesc (MQCFST)**

Popis aplikace (identifikátor parametru: MQCACF\_APPL\_DESC).

Maximální délka je MQ\_APPL\_DESC\_LENGTH.

#### **ApplTag (MQCFST)**

Otevřená značka aplikace (identifikátor parametru: MQCACF\_APPL\_TAG).

Maximální délka řetězce je MQ\_APPL\_TAG\_LENGTH.

#### **ApplType (MQCFIN)**

Typ otevřené aplikace (identifikátor parametru: MQIA\_APPL\_TYPE).

Hodnota může být některá z následujících:

#### **MQAT\_QMGR**

Proces správce front.

#### **INICIALIZÁTOR MQAT\_CHANNEL\_INITIATOR**

Inicializátor kanálu.

#### **UŽIVATEL MQAT\_USER**

Uživatelská aplikace.

#### **MQAT\_BATCH**

Aplikace používající dávkové připojení. MQAT\_BATCH platí pouze pro z/OS.

#### **MQAT\_RRS\_BATCH**

RRS-koordinovaná aplikace pomocí dávkového připojení. MQAT\_RRS\_BATCH platí pouze pro z/OS.

#### **MQAT\_CICS .**

Transakce CICS . Objekt MQAT\_CICS se vztahuje pouze na z/OS.

#### **MQAT\_IMS**

Transakce IMS . MQAT\_IMS se vztahuje pouze na z/OS.

#### **MQAT\_SYSTEM\_EXTENSION**

Aplikace vykonávající funkci rozšíření funkcí, kterou poskytuje správce front.



#### **ASId (MQCFST)**

Identifikátor adresního prostoru (identifikátor parametru: MQCACF\_ASID).

Čtyřznakový identifikátor adresního prostoru aplikace identifikovaný pomocí *ApplTag* . Rozlišuje duplicitní hodnoty *ApplTag* . Tento parametr se vztahuje pouze na systémy z/OS.

Délka řetězce je MQ\_ASID\_LENGTH.

#### **AsynchronousState (MQCFIN)**

Stav asynchronního spotřebitele v této frontě (identifikátor parametru: MQIACF\_ASC\_NC\_STATE).

Hodnota může být některá z následujících:

**MQAS\_ACTIVE**

Volání MQCB nastavila funkci pro asynchronní zpětné volání zpráv procesu a byla spuštěna obsluha připojení tak, aby mohla probíhat asynchronní spotřeba zpráv.

**MQAS\_INACTIVE**

Volání MQCB nastavila funkci pro asynchronní zpětné volání zpráv procesu, ale manipulátor připojení ještě nebyl spuštěn nebo byl zastaven nebo pozastaven, takže v současné době nemůže asynchronní spotřeba zpráv pokračovat.

**MQAS\_SUSPENDED**

Zpětné volání asynchronní spotřeby bylo pozastaveno, takže asynchronní spotřeba zpráv nemůže v současné době pokračovat v tomto manipulátoru. Tato situace může být buď proto, že volání MQCB nebo MQCTL s parametrem *Operation* MQOP\_SUSPEND byla vydána proti tomuto manipulátoru objektu aplikací, nebo protože byla systémem pozastavena. Je-li systém pozastaven, v rámci procesu pozastavení asynchronní spotřeby zpráv je volána funkce zpětného volání s kódem příčiny, který popisuje problém, který je výsledkem pozastavení. Tato situace je ohlášena v poli *Příčina* struktury MQCBC předané do zpětného volání. Aby mohla být asynchronní spotřeba zpráv pokračovat, musí aplikace vydat volání MQCB nebo MQCTL s parametrem *Operation* MQOP\_RESUME.

**MQAS\_SUSPENDED\_TEMPORARY**

Zpětné volání asynchronní spotřeby bylo dočasně pozastaveno systémem, takže asynchronní spotřeba zpráv momentálně nemůže pokračovat na této obslužné rutině objektu. Jako součást procesu pozastavení asynchronní spotřeby zpráv je volána funkce zpětného volání s kódem příčiny, který popisuje problém vedoucí k pozastavení. Tato situace je ohlášena v poli *Příčina* struktury MQCBC předané do zpětného volání. Funkce zpětného volání je znovu vyvolána při obnovení asynchronní spotřeby zpráv systémem poté, co byla vyřešena dočasná podmínka.

**MQAS\_NONE**

Pro tento popisovač nebylo vydáno volání MQCB, takže na tomto manipulátoru není konfigurována žádná asynchronní spotřeba zpráv.

**ChannelName (MQCFST)**

Název kanálu (identifikátor parametru: MQCACH\_CHANNEL\_NAME).

Maximální délka řetězce je MQ\_CHANNEL\_NAME\_LENGTH.

**Conname (MQCFST)**

Název připojení (identifikátor parametru: MQCACH\_CONNECTION\_NAME).

Maximální délka řetězce je MQ\_CONN\_NAME\_LENGTH.

**ExternalUOWId (MQCFBS)**

Identifikátor jednotky zotavení RRS (identifikátor parametru: MQBACF\_EXTERNAL\_UOW\_ID).

Identifikátor jednotky zotavení RRS přidružený k manipulátoru. Tento parametr je platný pouze pro z/OS.

Délka řetězce je MQ\_EXTERNAL\_UOW\_ID\_LENGTH.

**HandleState (MQCFIN)**

Stav manipulátoru (identifikátor parametru: MQIACF\_HANDLE\_STATE).

Hodnota může být některá z následujících:

**MQHSTATE\_ACTIVE**

Volání rozhraní API z připojení momentálně probíhá pro tento objekt. Pro frontu může tato podmínka nastat, když probíhá volání MQGET WAIT.

Pokud existuje nevyřízený příkaz MQGET SIGNAL, neznamená to samo o sobě, že je popisovač aktivní.

**MQLSTATE\_INACTIVE**

Pro tento objekt momentálně neexistuje žádné volání rozhraní API z připojení. Pro frontu může tato podmínka nastat, pokud není spuštěn žádný požadavek MQGET WAIT.

**OpenBrowse (MQCFIN)**

Otevřít procházení (identifikátor parametru: MQIACF\_OPEN\_BROWSE).

Hodnota může být některá z následujících:

**MQQSO\_YES**

Fronta je otevřena pro procházení.

**MQQSO\_NO**

Fronta není otevřena pro procházení.

**OpenInputType (MQCFIN)**

Otevřete vstupní typ (identifikátor parametru: MQIACF\_OPEN\_INPUT\_TYPE).

Hodnota může být některá z následujících:

**MQQSO\_NO**

Fronta není otevřena pro vložení.

**MQQSO\_SHARED**

Fronta je otevřena pro sdílený vstup.

**MQQSO\_EXCLUSIVE**

Fronta je otevřena pro výlučný vstup.

**OpenInquire (MQCFIN)**

Otevřít dotaz (identifikátor parametru: MQIACF\_OPEN\_INQUIRE).

Hodnota může být některá z následujících:

**MQQSO\_YES**

Fronta je otevřena pro zjišťování.

**MQQSO\_NO**

Fronta není otevřena pro zjišťování.

**OpenOptions (MQCFIN)**

Aktuálně platné volby otevření pro frontu (identifikátor parametru: MQIACF\_OPEN\_OPTIONS).

**OpenOutput (MQCFIN)**

Otevřete výstup (identifikátor parametru: MQIACF\_OPEN\_OUTPUT).

Hodnota může být některá z následujících:

**MQQSO\_YES**

Fronta je otevřena pro výstup.

**MQQSO\_NO**

Fronta není otevřena pro výstup.

**OpenSet (MQCFIN)**

Otevřete sadu (identifikátor parametru: MQIACF\_OPEN\_SET).

Hodnota může být některá z následujících:

**MQQSO\_YES**

Fronta je otevřena pro nastavení.

**MQQSO\_NO**

Fronta není otevřena pro nastavení.

**ProcessId (MQCFIN)**

ID procesu otevřené aplikace (identifikátor parametru: MQIACF\_PROCESS\_ID).



**PSBName (MQCFST)**

Název bloku specifikace programu (PSB) (identifikátor parametru: MQCACF\_PSB\_NAME).

Osmiznakový název PSB přidruženého ke spuštěné transakci IMS . Tento parametr je platný pouze pro z/OS .

Délka řetězce je MQ\_PSB\_NAME\_LENGTH.

z/OS

**PSTId (MQCFST)**

Identifikátor tabulky specifikace programu (PST) (identifikátor parametru: MQCACF\_PST\_ID).

4znakový identifikátor identifikátoru oblasti PST pro připojenou oblast IMS . Tento parametr je platný pouze pro z/OS .

Délka řetězce je MQ\_PST\_ID\_LENGTH.

**QMgrUOWId (MQCFBS)**

Jednotka zotavení přiřazená správcem front (identifikátor parametru: MQBACF\_Q\_MGR\_UOW\_ID).

V systému z/OS je tento parametr 8bytový protokol RBA, který se zobrazí jako 16 hexadecimálních znaků. Na jiných platformách než z/OS se tento parametr označuje jako 8bajtový identifikátor transakce, který se zobrazí jako 16 hexadecimálních znaků.

Maximální délka řetězce je MQ\_UOW\_ID\_LENGTH.

**QName (MQCFST)**

Název fronty (identifikátor parametru: MQCA\_Q\_NAME).

Maximální délka řetězce je MQ\_Q\_NAME\_LENGTH.

z/OS

**QSGDisposition (MQCFIN)**

Dispozice QSG (identifikátor parametru: MQIA\_QSG\_DISP).

Vrací dispozice objektu (to znamená, kde je definován a jak se chová). Tento parametr je platný pouze pro z/OS . Hodnota může být některá z následujících:

**MQQSD\_KOPIE**

Objekt je definován jako MQQSGD\_COPY.

**MQQSGD\_Q\_MGR**

Objekt je definován jako MQQSGD\_Q\_MGR.

**SDÍLENÝ MQQSGD\_SHARED**

Objekt je definován jako MQQSGD\_SHARED.

**StatusType (MQCFST)**

Typ stavu fronty (identifikátor parametru: MQIACF\_Q\_STATUS\_TYPE).

Uvádí typ informace o stavu.

z/OS

**TaskNumber (MQCFST)**

Číslo úlohy CICS (identifikátor parametru: MQCACF\_TASK\_NUMBER).

7ciferné číslo úlohy CICS . Tento parametr je platný pouze pro z/OS .

Délku řetězce je MQ\_TASK\_NUMBER\_LENGTH.

**ThreadId (MQCFIN)**

ID podprocesu otevřené aplikace (identifikátor parametru: MQIACF\_THREAD\_ID).

Hodnota nula označuje, že manipulátor byl otevřen prostřednictvím sdíleného připojení. Popisovač vytvořený prostřednictvím sdíleného připojení je logicky otevřený všem podprocesům.

**z/OS**

**TransactionId (MQCFST)**

Identifikátor transakce CICS (identifikátor parametru: MQCACF\_TRANSACTION\_ID).  
Čtyřznakový identifikátor transakce CICS . Tento parametr je platný pouze pro z/OS .  
Délka řetězce je MQ\_TRANSACTION\_ID\_LENGTH.

**UOWIdentifier (MQCFBS)**

Externí jednotka zotavení přidružená k tomuto připojení (identifikátor parametru: MQBACF\_EXTERNAL\_UOW\_ID).  
Tento parametr je identifikátor zotavení pro jednotku zotavení. Jeho formát je určen hodnotou parametru *UOWType*.  
Maximální délka řetězce je MQ\_UOW\_ID\_LENGTH.

**UOWType (MQCFIN)**

Typ externí jednotky pro identifikátor zotavení, jak je vnímán správcem front (identifikátor parametru: MQIACF\_UOW\_TYPE).  
Hodnota může být některá z následujících:

**MQUOW\_Q\_MGR**

**MQUOWT\_CICS**

**z/OS** Platné pouze na z/OS.

**MQUOW\_RRS**

**z/OS** Platné pouze na z/OS.

**MQUOW\_IMS**

**z/OS** Platné pouze na z/OS.

**MQUOW\_XA**

*UOWType* identifikuje typ *UOWIdentifier* a nejedná se o typ koordinátora transakcí. Je-li hodnota *UOWType* MQUOWT\_Q\_MGR, přidružený identifikátor je v *QMGrUOWId* (a ne *UOWIdentifier*).

**UserIdentifier (MQCFST)**

Uživatelské jméno otevřené aplikace (identifikátor parametru: MQCACF\_USER\_IDENTIFIER).  
Maximální délka řetězce je MQ\_MAX\_USER\_ID\_LENGTH.

**z/OS Zjistit zabezpečení**

Příkaz Zjišťovat zabezpečení (MQCMD\_INQUIRE\_SECURITY) vrací informace o aktuálních nastaveních pro parametry zabezpečení.

HP Integrity NonStop Server	IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
				✓

**Nepovinné parametry**

**CommandScope (MQCFST)**

Rozsah příkazu (identifikátor parametru: MQCACF\_COMMAND\_SCOPE).

Uvádí, jak se příkaz provádí, když je správce front členem skupiny sdílení front. Můžete uvést jednu z následujících možností:

- prázdné (nebo vynechte parametr úplně). Příkaz bude proveden ve správci front, v němž byl zadán.

- Název správce front. Příkaz se provede ve vámi specifikujete správce front a bude aktivní v rámci skupiny sdílení front. Uvedete-li jiné jméno správce front než správce front, do kterého jste zadali správce front, musíte používat prostředí skupiny sdílení front a musí být povolen příkazový server.
- Hvězdička (\*). Příkaz se provádí na lokálním správci front a je také předán každému aktivnímu správci front ve skupině sdílení front.

Maximální délka je MQ\_QSG\_NAME\_LENGTH.

### **SecurityAttrs (MQCFIL)**

Atributy parametrů zabezpečení (identifikátor parametru: MQIACF\_SECURITY\_ATTRS).

Seznam atributů může uvádět následující hodnotu na své vlastní výchozí hodnotě, která se použije, pokud není parametr zadán:

#### **MQIACF\_ALL**

Všechny atributy.

nebo kombinace následujících možností:

#### **MQIACF\_SECURITY\_SWITCH**

Aktuální nastavení profilů přepínače. Je-li přepínač zabezpečení subsystému vypnutý, nejsou vrácena žádná jiná nastavení profilu přepínače.

#### **MQIACF\_SECURITY\_TIMEOUT**

Hodnota časového limitu.

#### **MQIACF\_SECURITY\_INTERVAL**

Časový interval mezi kontrolami.

## **z/OS Zjistit zabezpečení (odpověď)**

Odpověď na příkaz Zjišťovat zabezpečení (MQCMD\_INQUIRE\_SECURITY) se skládá z hlavičky odpovědi, za níž následuje požadovaná kombinace struktur parametrů atributu.

HP Integrity NonStop Server	IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
				✓

Je vrácena jedna zpráva, pokud je v příkazu zadán buď *SecurityTimeout*, nebo *SecurityInterval*. Je-li zadán parametr *SecuritySwitch*, je vrácena jedna zpráva na nalezený přepínač zabezpečení. Tato zpráva zahrnuje struktury parametrů atributu *SecuritySwitch*, *SecuritySwitchSettinga* *SecuritySwitchProfile*.

#### **Vráceno:**

*SecurityInterval*, *SecuritySwitch*, *SecuritySwitchProfile*, *SecuritySwitchSetting*, *SecurityTimeout*

## **Data odpovědi**

### **SecurityInterval (MQCFIN)**

Časový interval mezi kontrolami (identifikátor parametru: MQIACF\_SECURITY\_INTERVAL).

Interval, v minutách, mezi kontrolami ID uživatelů a jejich přidružených prostředků, aby určil, zda *SecurityTimeout* vypršelo.

### **SecuritySwitch (MQCFIN)**

Profil přepínače zabezpečení (identifikátor parametru: MQIA\_CF\_LEVEL). Hodnota může být některá z následujících:

#### **SUBSYSTÉM MQSECSW\_SUBSYSTEM**

Přepínač zabezpečení subsystému.

#### **MQSECSW\_Q\_MGR**

Přepínač zabezpečení správce front.



**MQSECSW\_QSG**

Přepínač zabezpečení skupiny sdílení front.

**PŘIPOJENÍ MQSECSW\_CONNECTION**

Přepínač zabezpečení připojení.

**PŘÍKAZ MQSECSW\_COMMAND**

Přepínač zabezpečení příkazů.

**KONTEXT MQSECSW\_CONTEXT**

Přepínač kontextu zabezpečení.

**UŽIVATEL MQSECSW\_ALTERNATE\_USER**

Alternativní přepínač zabezpečení uživatele.

**PROCES MQSECSW\_PROCESS**

Přepnutí zabezpečení procesu.

**SEZNAM NÁZVŮ MQSECSW\_NAMELIST**

Přepínač zabezpečení seznamu názvů.

**TÉMA MQSECSW\_TOPIC**

Přepínač zabezpečení tématu.

**MQSECSW\_Q**

Přepínač zabezpečení fronty.

**PROSTŘEDKY PŘÍKAZU MQSECSW\_COMMAND\_RESOURCES**

Přepínač zabezpečení prostředků příkazů.

***SecuritySwitchProfile (MQCFST)***

Profil přepínače zabezpečení (identifikátor parametru: MQCACF\_SECURITY\_PROFILE).

Maximální délka řetězce je MQ\_SECURITY\_PROFILE\_LENGTH.

***SecuritySwitchSetting (MQCFIN)***

Nastavení přepínače zabezpečení (identifikátor parametru: MQIACF\_SECURITY\_SETTING).

Hodnota může být následující:

**MQSECSW\_ON\_FOUND**

Přepínač ON, profil byl nalezen.

**MQSECSW\_OFF\_FOUND**

Vypněte se, profil nalezen.

**MQSECSW\_ON\_NOT\_FOUND**

Přepínač ON, profil nebyl nalezen.

**MQSECSW\_OFF\_NOT\_FOUND**

Přepínač OFF, profil nebyl nalezen.

**CHYBA MQSECSW\_OFF\_ERROR**

Vypněte se, chyba profilu.

**MQSECSW\_ON\_OVERRIDDEN**

Přepínač ON, profil byl přepsán.

***SecurityTimeout (MQCFIN)***

Hodnota časového limitu (identifikátor parametru: MQIACF\_SECURITY\_TIMEOUT).

Jak dlouho, v minutách, se uchovávají informace o zabezpečení o nepoužitém ID uživatele a přidružené prostředky.

**Zjistit službu**

Příkaz Inquire Service (MQCMD\_INQUIRE\_SERVICE) se zvětší o attributech existujících služeb produktu IBM MQ .

HP Integrity NonStop Server	IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
	✓	✓	✓	

## Povinné parametry

### **ServiceName (MQCFST)**

Název služby (identifikátor parametru: MQCA\_SERVICE\_NAME).

Tento parametr je název služby, jejíž atributy jsou povinné. Názvy generických služeb jsou podporovány. Generický název je řetězec znaků následovaný hvězdičkou (\*), například ABC\*, a vybírá všechny služby s názvy, které začínají na vybraný řetězec znaků. Hvězdička ve vlastním seznamu odpovídá všem možným názvům.

Název služby se vždy vrátí bez ohledu na požadované atributy.

Maximální délka řetězce je MQ\_OBJECT\_NAME\_LENGTH.

## Nepovinné parametry

### **IntegerFilterCommand (MQCFIF)**

Deskriptor příkazu filtru celých čísel. Identifikátor parametru musí být libovolný celočíselný parametr typu povolený v produktu *ServiceAttrs* kromě MQIACF\_ALL. Tento parametr slouží k omezení výstupu z příkazu určením podmínky filtru. Informace o použití této podmínky filtru viz [“MQCFIF-parametr filtru celých čísel PCF” na stránce 1838](#).

Pokud uvedete filtr celého čísla, nemůžete také uvést řetězcový filtr pomocí parametru *StringFilterCommand*.

### **ServiceAttrs (MQCFIL)**

Atributy služby (identifikátor parametru: MQIACF\_SERVICE\_ATTRS).

V seznamu atributů může být uvedena následující hodnota na své vlastní výchozí hodnotě, pokud není zadán parametr:

#### **MQIACF\_ALL**

Všechny atributy.

nebo kombinace následujících možností:

#### **MQCA\_ALTERATION\_DATE**

Datum, kdy byla definice naposledy změněna.

#### **MQCA\_ALTERATION\_TIME**

Čas, kdy byla definice naposledy změněna.

#### **MQCA\_SERVICE\_DESC**

Popis definice služby.

#### **SLUŽBA MQCA\_SERVICE\_NAME**

Název definice služby.

#### **POČÁTEČNÍ\_ARGUMENTY\_MQCA\_SERVICE\_**

Argumenty, které mají být předány servisnímu programu.

#### **PŘÍKAZ MQCA\_SERVICE\_START\_COMMAND**

Název programu, který se má spustit ke spuštění služby.

#### **MQCA\_SERVICE\_STOP\_ARGS**

Argumenty, které mají být předány ukončovacího programu pro zastavení služby.

#### **CÍL MQCA\_STDERR\_DESTINATION**

Místo určení standardní chyby pro proces.

#### **CÍL MQCA\_STDOUT\_DESTINATION**

Místo určení standardního výstupu pro proces.

## POČÁTEČNÍ\_ARGUMENTY\_MQCA\_SERVICE\_

Argumenty, které mají být předány servisnímu programu.

## MQIA\_SERVICE\_CONTROL

Když správce front musí spustit službu.

## MQIA\_SERVICE\_TYPE

Režim, ve kterém má být služba spuštěna.

### **StringFilterCommand (MQCFSF)**

Deskriptor příkazu filtru řetězce. Identifikátor parametru musí být jakýkoli parametr typu řetězec povolený v *ServiceAttrs* kromě MQCA\_SERVICE\_NAME. Tento parametr slouží k omezení výstupu z příkazu určením podmínky filtru. Informace o použití této podmínky filtru viz [“MQCFSF-parametr filtru řetězce PCF”](#) na stránce 1845 .

Pokud uvedete filtr řetězce, nemůžete také zadat celočíselný filtr pomocí parametru *IntegerFilterCommand* .

## Zjišťovat službu (odpověď)

Odpověď na příkaz Inquire Service (MQCMD\_INQUIRE\_SERVICE) se skládá z hlavičky odpovědi následovaného strukturou *ServiceName* a požadovanou kombinací struktur parametrů atributu.

HP Integrity NonStop Server	IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
	✓	✓	✓	

Pokud byl zadán generický název služby, vygeneruje se jedna taková zpráva pro každou nalezenou službu.

### **Vždy vráceno:**

*ServiceName*

### **Vráceno:**

*AlterationDate, AlterationTime, Arguments, ServiceDesc, ServiceType, StartArguments, StartCommand, StartMode, StderrDestination, StdoutDestination, StopArguments, StopCommand*

## Data odpovědi

### **AlterationDate (MQCFST)**

Datum změny (identifikátor parametru: MQCA\_ALTERATION\_DATE).

Datum, kdy byly informace naposledy pozměněny ve formuláři yyyy - mm - dd.

### **AlterationTime (MQCFST)**

Čas změny (identifikátor parametru: MQCA\_ALTERATION\_TIME).

Čas, kdy byly informace naposledy pozměněny ve formuláři hh . mm . ss.

### **ServiceDesc (MQCFST)**

Popis definice služby (identifikátor parametru: MQCA\_SERVICE\_DESC).

Maximální délka řetězce je MQ\_SERVICE\_DESC\_LENGTH.

### **ServiceName (MQCFST)**

Název definice služby (identifikátor parametru: MQCA\_SERVICE\_NAME).

Maximální délka řetězce je MQ\_SERVICE\_NAME\_LENGTH.

### **ServiceType (MQCFIN)**

Režim, ve kterém má být služba spuštěna (identifikátor parametru: MQIA\_SERVICE\_TYPE).

Hodnota může být následující:

### **SERVER\_SPRÁVY MQSVC\_TYPE\_SERVER**

V daném okamžiku může být provedena pouze jedna instance služby, se stavem služby, kterou má k dispozici příkaz Inquire Service Status.

### **MQSVC\_TYPE\_COMMAND, PŘÍKAZ**

Může být spuštěno více instancí služby.

### **StartArguments (MQCFST)**

Argumenty, které mají být předány do uživatelského programu při spuštění správce front (identifikátor parametru: MQCA\_SERVICE\_START\_ARGS).

Maximální délka řetězce je MQ\_SERVICE\_ARGS\_LENGTH.

### **StartCommand (MQCFST)**

Název servisního programu (identifikátor parametru: MQCA\_SERVICE\_START\_COMMAND).

Název programu, který se má spustit.

Maximální délka řetězce je MQ\_SERVICE\_COMMAND\_LENGTH.

### **StartMode (MQCFIN)**

Režim služby (identifikátor parametru: MQIA\_SERVICE\_CONTROL).

Určuje způsob, jakým má být služba spuštěna či zastavena. Hodnota může být některá z následujících:

### **MQSVC\_CONTROL\_MANUAL**

Služba se nespustí automaticky nebo automaticky zastavovat. Je třeba jej řídit pomocí příkazu uživatele.

### **MQSVC\_CONTROL\_Q\_MGR**

Služba se spustí a zastaví ve stejnou dobu, kdy je spuštěn a zastaven správce front.

### **MQSVC\_CONTROL\_Q\_MGR\_START**

Služba se spustí ve stejnou dobu, kdy je správce front spuštěn, ale není požadováno zastavení při zastavení správce front.

### **StderrDestination (MQCFST)**

Cesta k souboru, do kterého má být přeměřován standardní chybový výstup (stderr) servisního programu (identifikátor parametru: MQCA\_STDERR\_DESTINATION).

Maximální délka řetězce je MQ\_SERVICE\_PATH\_LENGTH.

### **StdoutDestination (MQCFST)**

Cesta k souboru, do kterého má být přeměřován standardní výstup (stdout) servisního programu (identifikátor parametru: MQCA\_STDOUT\_DESTINATION).

Maximální délka řetězce je MQ\_SERVICE\_PATH\_LENGTH.

### **StopArguments (MQCFST)**

Argumenty, které mají být předány zastavovacího programu, je-li instruován k zastavení služby (identifikátor parametru: MQCA\_SERVICE\_STOP\_ARGS).

Maximální délka řetězce je MQ\_SERVICE\_ARGS\_LENGTH.

### **StopCommand (MQCFST)**

Příkaz pro zastavení servisního programu (identifikátor parametru: MQCA\_SERVICE\_STOP\_COMMAND).

Tento parametr je jméno programu, který má být spuštěn, když se požaduje zastavení služby.

Maximální délka řetězce je MQ\_SERVICE\_COMMAND\_LENGTH.

## **Zjistit stav služby**

Příkaz Inquire Service Status (MQCMD\_INQUIRE\_SERVICE\_STATUS) se nachází ve stavu jedné nebo více instancí služby produktu IBM MQ .

HP Integrity NonStop Server	IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
	✓	✓	✓	

## Povinné parametry

### **ServiceName (MQCFST)**

Název služby (identifikátor parametru: MQCA\_SERVICE\_NAME).

Názvy generických služeb jsou podporovány. Generický název je řetězec znaků následovaný hvězdičkou (\*), například ABC\*, a vybírá všechny služby s názvy, které začínají na vybraný řetězec znaků. Hvězdička ve vlastním seznamu odpovídá všem možným názvům.

Název služby je vždy vrácen bez ohledu na požadované atributy.

Maximální délka řetězce je MQ\_OBJECT\_NAME\_LENGTH.

## Volitelné parametry (zjišťování stavu služby)

### **IntegerFilterCommand (MQCFIF)**

Deskriptor příkazu filtru celých čísel. Identifikátor parametru musí být libovolný celočíselný parametr typu povolený v produktu *ServiceStatusAttrs* kromě MQIACF\_ALL. Tento parametr slouží k omezení výstupu z příkazu určením podmínky filtru. Informace o použití této podmínky filtru viz [“MQCFIF-parametr filtru celých čísel PCF” na stránce 1838](#).

Pokud uvedete filtr celého čísla, nemůžete také uvést řetězcový filtr pomocí parametru *StringFilterCommand*.

### **ServiceStatusAttrs (MQCFIL)**

Atributy stavu služby (identifikátor parametru: MQIACF\_SERVICE\_STATUS\_ATTRS).

Seznam atributů může uvádět následující hodnotu vlastní-je výchozí hodnota použitá, pokud není parametr zadán:

#### **MQIACF\_ALL**

Všechny atributy.

nebo kombinace následujících možností:

#### **MQCA\_SERVICE\_DESC**

Popis definice služby.

#### **SLUŽBA MQCA\_SERVICE\_NAME**

Název definice služby.

#### **POČÁTEČNÍ\_ARGUMENTY\_MQCA\_SERVICE\_**

Argumenty, které se mají předat do servisního programu.

#### **PŘÍKAZ MQCA\_SERVICE\_START\_COMMAND**

Název programu, který se má spustit ke spuštění služby.

#### **MQCA\_SERVICE\_STOP\_ARGS**

Argumenty, které se mají předat příkazu k zastavení služby.

#### **PŘÍKAZ MQCA\_SERVICE\_STOP\_COMMAND**

Název programu, který má být spuštěn pro zastavení služby.

#### **CÍL MQCA\_STDERR\_DESTINATION**

Místo určení standardní chyby pro proces.

#### **CÍL MQCA\_STDOUT\_DESTINATION**

Místo určení standardního výstupu pro proces.

#### **DATUM ZAHÁJENÍ SLUŽBY MQCACF\_SERVICE\_**

Datum spuštění služby.

#### **ČAS SPUŠTĚNÍ SLUŽBY MQCACF\_SERVICE\_**

Čas spuštění služby.

**MQIA\_SERVICE\_CONTROL**

Jak se má služba spustit a zastavit.

**MQIA\_SERVICE\_TYPE**

Režim, ve kterém se má služba spustit.

**ID\_PROCESU\_MIME**

Identifikátor procesu úlohy operačního systému, pod kterou se tato služba provádí.

**STAV SLUŽBY MQIACF\_SERVICE\_**

Stav služby.

**StringFilterCommand (MQCFSF)**

Deskriptor příkazu filtru řetězce. Identifikátor parametru musí být jakýkoli parametr typu řetězec povolený v *ServiceStatusAttrs* kromě MQCA\_SERVICE\_NAME. Tento parametr slouží k omezení výstupu z příkazu určením podmínky filtru. Informace o použití této podmínky filtru viz [“MQCFSF- parametr filtru řetězce PCF”](#) na stránce 1845 .

Pokud uvedete filtr řetězce, nemůžete také zadat celočíselný filtr pomocí parametru *IntegerFilterCommand* .

**Kódy chyb**

Tento příkaz může vracet následující kód chyby v záhlaví formátu odezvy, kromě hodnot zobrazených v [“Kódy chyb použitelné pro všechny příkazy”](#) na stránce 1329.

**Reason (MQLONG)**

Hodnota může být některá z následujících:

**MQRCCF\_SERV\_STATUS\_NOT\_FOUND**

Stav služby nebyl nalezen.

**Zjišťovat stav služby (odezva)**

Příkaz MQCMD\_INQUIRE\_SERVICE\_STATUS (Inquire Service Status) se skládá ze záhlaví odezvy, za nímž následuje struktura *ServiceName* a požadovaná kombinace struktur parametrů atributu.

HP Integrity NonStop Server	IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
	✓	✓	✓	

Pokud byl zadán generický název služby, vygeneruje se jedna taková zpráva pro každou nalezenou službu.

**Vždy vráceno:**

*ServiceName*

**Vráceno:**

*ProcessId, ServiceDesc, StartArguments, StartCommand, StartDate, StartMode, StartTime, Status, StderrDestination, StdoutDestination, StopArguments, StopCommand*

**Data odpovědi****ProcessId (MQCFIN)**

Identifikátor procesu (identifikátor parametru: MQIACF\_PROCESS\_ID).

Identifikátor procesu operačního systému přidružený ke službě.

**ServiceDesc (MQCFST)**

Popis definice služby (identifikátor parametru: MQCACH\_SERVICE\_DESC).

Maximální délka řetězce je MQ\_SERVICE\_DESC\_LENGTH.

**ServiceName (MQCFST)**

Název definice služby (identifikátor parametru: MQCA\_SERVICE\_NAME).

Maximální délka řetězce je MQ\_OBJECT\_NAME\_LENGTH.

### **StartArguments (MQCFST)**

Argumenty, které mají být předány do programu při spuštění (identifikátor parametru: MQCA\_SERVICE\_START\_ARGS).

Maximální délka řetězce je MQ\_SERVICE\_ARGS\_LENGTH.

### **StartCommand (MQCFST)**

Název servisního programu (identifikátor parametru: MQCA\_SERVICE\_START\_COMMAND).

Uvádí jméno programu, který se má spustit.

Maximální délka řetězce je MQ\_SERVICE\_COMMAND\_LENGTH.

### **StartDate (MQCFST)**

Datum zahájení (identifikátor parametru: MQIACF\_SERVICE\_START\_DATE).

Datum, ve formě yyyy-mm-dd, na které byla služba spuštěna.

Maximální délka řetězce je MQ\_DATE\_LENGTH.

### **StartMode (MQCFIN)**

Režim služby (identifikátor parametru: MQIACH\_SERVICE\_CONTROL).

Jak se má služba spustit a zastavit. Hodnota může být následující:

#### **MQSVC\_CONTROL\_MANUAL**

Služba se nespustí automaticky nebo automaticky zastavovat. Je třeba jej řídit pomocí příkazu uživatele.

#### **MQSVC\_CONTROL\_Q\_MGR**

Služba se spustí a zastaví ve stejnou dobu, kdy je spuštěn a zastaven správce front.

#### **MQSVC\_CONTROL\_Q\_MGR\_START**

Služba má být spuštěna současně s tím, jak je spuštěn správce front, ale není požadavkem na zastavení při zastavení správce front.

### **StartTime (MQCFST)**

Datum zahájení (identifikátor parametru: MQIACF\_SERVICE\_START\_TIME).

Čas ve formě hh.mm.ss, kdy byla služba spuštěna.

Maximální délka řetězce je MQ\_TIME\_LENGTH.

### **Status (MQCFIN)**

Stav služby (identifikátor parametru: MQIACF\_SERVICE\_STATUS).

Stav služby. Hodnota může být některá z následujících:

#### **STAV MQSVC\_STATUS\_STARTING**

Služba se zpracovává v procesu inicializace.

#### **STAV MQSVC\_STATUS\_RUNNING**

Služba je spuštěna.

#### **STAV\_STAV MQSVC**

Služba se zastavuje.

### **StderrDestination (MQCFST)**

Určuje cestu k souboru, do kterého má být přeměřován standardní chybový výstup (stderr) servisního programu (identifikátor parametru: MQCA\_STDERR\_DESTINATION).

Maximální délka řetězce je MQ\_SERVICE\_PATH\_LENGTH.

### **StdoutDestination (MQCFST)**

Uvádí cestu k souboru, do kterého se má přeměřovat standardní výstup (stdout) servisního programu (identifikátor parametru: MQCA\_STDOUT\_DESTINATION).

Maximální délka řetězce je MQ\_SERVICE\_PATH\_LENGTH.

### **StopArguments (MQCFST)**

Určuje argumenty, které mají být předány ukončovacího programu, je-li instruován k zastavení služby (identifikátor parametru: MQCA\_SERVICE\_STOP\_ARGS).

Maximální délka řetězce je MQ\_SERVICE\_ARGS\_LENGTH.

### **StopCommand (MQCFST)**

Příkaz pro zastavení servisního programu (identifikátor parametru: MQCA\_SERVICE\_STOP\_COMMAND).

Tento parametr je jméno programu, který má být spuštěn, když se požaduje zastavení služby.

Maximální délka řetězce je MQ\_SERVICE\_COMMAND\_LENGTH.

## **z/OS Zjistit SMDS**

Příkaz Inquire SMDS (MQCMD\_INQUIRE\_SMDS) provede dotaz na atributy sdílených datových sad zpráv pro strukturu aplikace prostředku CF.

HP Integrity NonStop Server	IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
				✓

### **Povinné parametry**

#### **SMDS (qmgr\_name)**

Uvádí správce front, pro kterého se mají zobrazit vlastnosti sdílené datové sady zpráv, nebo hvězdičku, aby se zobrazily vlastnosti pro všechny sdílené datové sady zpráv přidružené k uvedenému CFSTRUCT (identifikátor parametru: MQCACF\_CF\_SMDS).

#### **CFStrucName (MQCFST)**

Název struktury aplikace CF se vlastnostmi SMDS, které chcete dotázat na (identifikátor parametru: MQCA\_CF\_STRUC\_NAME).

Maximální délka řetězce je MQ\_CF\_STRUC\_NAME\_LENGTH.

### **Nepovinné parametry**

#### **CFSMDSAttrs (MQCFIL)**

Atributy SMDS struktury aplikace CF (identifikátor parametru: MQIACF\_SMDS\_ATTRS).

Není-li tento parametr zadán, použije se výchozí hodnota:

#### **MQIACF\_ALL**

Všechny atributy.

V seznamu atributů může být zadán parametr MQIACF\_ALL nebo může být určen jeho kombinací:

#### **MQIA\_CF\_SMDS\_BUFFERS**

Vlastnost DSBUFS pro sdílené datové sady zpráv.

#### **MQIACF\_CF\_SMDS\_EXPAND**

Vlastnost DSEXPAND pro datovou sadu sdílených zpráv.

## **z/OS Zjistit SMDS (Response)**

Odezva na příkaz Inquire SMDS (MQCMD\_INQUIRE\_SMDS) vrací parametry atributu připojení sdílené datové sady zpráv.

HP Integrity NonStop Server	IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
				✓



## Data odpovědi

### **SMDS (MQCFST)**

Název správce front, pro který jsou zobrazeny vlastnosti sdílené datové sady zpráv (identifikátor parametru: MQCACF\_CF\_SMDS).

### **CFStrucName (MQCFST)**

Název struktury CF (identifikátor parametru: MQCA\_CF\_STRUC\_NAME).

Maximální délka je MQ\_CF\_STRUC\_NAME\_LENGTH.

### **DSBUFS (MQCFIN)**

Vlastnost CF DSBUFS (identifikátor parametru: MQIA\_CF\_SMDS\_BUFFERS).

Vrácená hodnota je v rozsahu 0-9999.

Hodnota je počet vyrovnávacích pamětí, které mají být přiděleny v každém správci front pro přístup ke sdíleným datovým sadám zpráv. Velikost každé vyrovnávací paměti se rovná velikosti logického bloku.

### **DSEXPAND (MQCFIN)**

Vlastnost CF DSEXPAND (identifikátor parametru: MQIACF\_CF\_SMDS\_EXPAND).

#### **MQDSE\_YES**

Datovou sadu lze rozbalit.

#### **MQDSE\_NO**

Datovou sadu nelze rozbalit.

#### **VÝCHOZÍ HODNOTA MQDSE\_**

Pouze v případě, že není explicitně nastaveno, vráceno na dotazovací strukturu CF

## Zjistit připojení SMDS

Odpověď na příkaz Inquire SMDS Connection (MQCMD\_INQUIRE\_SMDSCONN) vrátí informace o stavu a dostupnosti o připojení mezi správcem front a sdílenými datovými sadami zpráv pro zadanou *CFStrucName*.

HP Integrity NonStop Server	IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
				✓

## Povinné parametry

### **SMDSCONN (MQCFST)**

Určete správce front, který vlastní sadu SMDS, pro kterou mají být informace o připojení vráceny, nebo znak hvězdičky pro vrácení informací o připojení pro všechny sdílené datové sady zpráv přidružené k zadanému identifikátoru *CFStrucName* (identifikátor parametru: MQCACF\_CF\_SMDSCONN).

### **CFStrucName (MQCFST)**

Název struktury aplikace CF s vlastnostmi připojení SMDS, které chcete dotázat na (identifikátor parametru: MQCA\_CF\_STRUC\_NAME).

Maximální délka řetězce je MQ\_CF\_STRUC\_NAME\_LENGTH.

### **CommandScope (MQCFST)**

Rozsah příkazu (identifikátor parametru: MQCACF\_COMMAND\_SCOPE).

Uvádí, jak se příkaz provádí, když je správce front členem skupiny sdílení front. Můžete uvést jednu z následujících možností:

- prázdné (nebo vynechte parametr úplně). Příkaz bude proveden ve správci front, v němž byl zadán.
- Název správce front. Příkaz se provede ve vámi specifikujete správce front a bude aktivní v rámci skupiny sdílení front. Uvedete-li jiné jméno správce front než správce front, do kterého jste zadali správce front, musíte používat prostředí skupiny sdílení front a musí být povolen příkazový server.

- Hvězdička (\*). Příkaz se provádí na lokálním správci front a je také předán každému aktivnímu správci front ve skupině sdílení front.

Maximální délka je MQ\_QSG\_NAME\_LENGTH.

## **MQCMD\_INQUIRE\_SMDSCONN (Inquire SMDS Connection) Odezva na z/OS**

Odezva na příkaz PCF produktu Inquire SMDS Connection (MQCMD\_INQUIRE\_SMDSCONN) vrací informace o stavu a dostupnosti připojení mezi správcem front a datovými sadami sdílených zpráv pro zadanou hodnotu *CFStrucName*.

### Data odpovědi

#### **SMDCONN (MQCFST)**

Správce front, který vlastní SMDS, pro který je vráceno informace o připojení (identifikátor parametru: MQCACF\_CF\_SMDSCONN).

#### **CFStrucName (MQCFST)**

Název struktury aplikace CF s vlastnostmi připojení SMDS, které chcete dotázat na (identifikátor parametru: MQCA\_CF\_STRUC\_NAME).

Maximální délka řetězce je MQ\_CF\_STRUC\_NAME\_LENGTH.

#### **Avail (MQCFIN)**

Dostupnost tohoto připojení datové sady, jak je vidět tento správce front (identifikátor parametru MQIACF\_SMDS\_AVAIL).

Toto je jedna z následujících hodnot:

##### **MQS\_AVAIL\_NORMAL**

Připojení může být použito a nebyla zjištěna žádná chyba.

##### **CHYBA MQS\_AVAIL\_ERROR**

Připojení je nedostupné, protože došlo k chybě.

Správce front se může pokusit o povolení přístupu znovu automaticky, pokud již chyba nemusí být přítomna, například po dokončení zotavení nebo je-li stav ručně nastaven na hodnotu RECOVERED. Jinak lze znovu povolit použití příkazu START SMDSCONN s cílem zopakování akce, která se původně nezdařila.

##### **ZASTAVENÉ MQS\_AVAIL\_**

Připojení nelze použít, protože bylo explicitně zastaveno pomocí příkazu STOP SMDSCONN. Může být k dispozici znovu pouze pomocí příkazu START SMDSCONN, který ji povolí.

#### **ExpandST (MQCFIN)**

Stav automatického rozšíření datové sady (identifikátor parametru MQIACF\_SMDS\_EXPANDST).

Toto je jedna z následujících hodnot:

##### **MQS\_EXPANDST\_NORMAL**

Nebyl zaznamenán žádný problém, který by ovlivnil automatické rozšíření.

##### **NEZDAŘENÉ MQS\_EXPANDST\_FAILED**

Došlo k selhání posledního pokusu o rozšíření, což způsobilo, že volba DSEXPAND byla nastavena na hodnotu NO pro tuto specifickou datovou sadu. Tento stav je vymazán, když se používá ALTER SMDS k nastavení volby DSEXPAND zpět na YES nebo DEFAULT.

##### **MQS\_EXPANDST\_MAXIMUM**

Bylo dosaženo maximálního počtu oblastí pro rozšíření, takže budoucí expanze není možná (kromě toho, že vezme data v rámci služby a kopíruje je do větších fyzických oblastí).

#### **OpenMode (MQCFIN)**

Označuje režim, ve kterém je datová sada sdílených zpráv aktuálně otevřena tímto správcem front (identifikátor parametru MQIACF\_SMDS\_OPENMODE).

Toto je jedna z následujících hodnot:

**MQS\_OPENMODE\_NONE**

Datová sada sdílené zprávy není otevřená.

**MQS\_OPENMODE\_READONLY**

Sdílená datová sada zpráv je vlastněna jiným správcem front a je otevřena pro přístup jen pro čtení.

**AKTUALIZACE MQS\_OPENMODE\_UPDATE**

Sdílená datová sada zpráv je vlastněna tímto správcem front a je otevřena pro přístup k aktualizacím přístupu.

**ZOTAVENÍ MQS\_OPENMODE\_RECOVERY**

Datová sada sdílené zprávy je otevřena pro zpracování zotavení

**Stav (MQCFIN)**

Označuje stav připojení ke sdílené datové sadě zpráv, jak je vidět v tomto identifikátoru parametru správce front MQIACF\_SMDS\_STATUS).

Toto je jedna z následujících hodnot:

**MQS\_STATUS\_CLOSED**

Tato datová sada není momentálně otevřena.

**STAV\_STAV\_MQS\_STATUSES**

Tento správce front se aktuálně nachází v procesu uzavření této datové sady, včetně uvedení běžné aktivity I/O do klidového stavu a uložení uložené mapy prostoru, je-li to nezbytné.

**MQS\_STATUS\_OPENING**

Tento správce front se aktuálně nachází v procesu otevírání a ověřování platnosti této datové sady (včetně zpracování restartu mapy prostoru, je-li to nezbytné).

**STAV MQS\_STATUS\_OPEN**

Tento správce front úspěšně otevřel tuto datovou sadu a je k dispozici pro normální použití.

**STAV ČINNOSTI MQS\_STATUS\_NOTENENABLED**

Definice SMDS není ve stavu ACCESS (ENABLED), takže datová sada není momentálně k dispozici pro běžné použití. Tento stav je nastaven pouze tehdy, když stav SMDSCONN již neoznačuje jinou formu selhání.

**SELHÁNÍ PŘÍKAZU MQS\_STATUS\_ALLOCATION\_**

Tento správce front nebyl schopen vyhledat nebo alokovat tuto datovou sadu.

**SELHÁNÍ OTEVŘENÍ MQS\_STATUS\_OPENFAIL**

Tento správce front byl schopen přidělit datovou sadu, ale nebyl schopen ji otevřít, takže je nyní dealokován.

**SELHÁNÍ PŘÍKAZU MQS\_STATUS\_STGFAIL**

Datovou sadu nelze použít, protože správce front nebyl schopen přidělit přidružené oblasti úložiště pro řídicí bloky, nebo pro zpracování mapy prostoru nebo hlavičky záznamu záhlaví.

**SELHÁNÍ DAT MQS\_STATUS\_DATAFAIL**

Datová sada byla úspěšně otevřena, ale data byla nalezena jako neplatná nebo nekonzistentní, nebo došlo k trvalé chybě I/O, takže byla nyní uzavřena a dealokována.

To může vést k tomu, že samotná sdílená datová sada zpráv bude označena jako STATUS (FAILED).

**z/OS Zjistit úložnou třídu**

HP Integrity NonStop Server	IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
				✓

Příkaz Inquire Storage Class (MQCMD\_INQUIRE\_STG\_CLASS) vrací informace o třídách úložiště.

## Povinné parametry

### **StorageClassName (MQCFST)**

Název třídy úložiště (identifikátor parametru: MQCA\_STORAGE\_CLASS).

Názvy generických tříd úložišť jsou podporovány. Generický název je řetězec znaků následovaný hvězdičkou (\*), například ABC\*, a vybírá všechny třídy ukládání, jejichž názvy začínají na vybraný znakový řetězec. Hvězdička ve vlastním seznamu odpovídá všem možným názvům.

Maximální délka řetězce je MQ\_STORAGE\_CLASS\_LENGTH.

## Nepovinné parametry

### **CommandScope (MQCFST)**

Rozsah příkazu (identifikátor parametru: MQCACF\_COMMAND\_SCOPE).

Uvádí, jak se příkaz provádí, když je správce front členem skupiny sdílení front. Můžete uvést jednu z následujících možností:

- prázdné (nebo vynechte parametr úplně). Příkaz bude proveden ve správci front, v němž byl zadán.
- Název správce front. Příkaz se provede ve vámi specifikujete správce front a bude aktivní v rámci skupiny sdílení front. Uvedete-li jiné jméno správce front než správce front, do kterého jste zadali správce front, musíte používat prostředí skupiny sdílení front a musí být povolen příkazový server.
- Hvězdička (\*). Příkaz se provádí na lokálním správci front a je také předán každému aktivnímu správci front ve skupině sdílení front.

Maximální délka je MQ\_QSG\_NAME\_LENGTH.

*CommandScope* nelze použít jako parametr k filtrování.

### **IntegerFilterCommand (MQCFIF)**

Deskriptor příkazu filtru celých čísel. Identifikátor parametru musí být libovolný celočíselný parametr typu povolený v produktu *StgClassAttrs* kromě MQIACF\_ALL. Tento parametr slouží k omezení výstupu z příkazu určením podmínky filtru. Informace o použití této podmínky filtru viz [“MQCFIF-parametr filtru celých čísel PCF” na stránce 1838](#).

Pokud zadáte celočíselný filtr pro *PageSetId*, nemůžete také zadat argument *PageSetId*.

Pokud uvedete filtr celého čísla, nemůžete také uvést řetězcový filtr pomocí parametru *StringFilterCommand*.

### **PageSetId (MQCFIN)**

Identifikátor sady stránek, ke kterému je přidružena třída úložiště (identifikátor parametru: MQIA\_PAGESET\_ID).

Pokud vynecháte tento parametr, kvalifikují se třídy úložiště s libovolnými identifikátory sad stránek.

### **QSGDisposition (MQCFIN)**

Dispozice objektu v rámci skupiny (identifikátor parametru: MQIA\_QSG\_DISP).

Určuje dispozice objektu (to znamená, kde je definován a jak se chová). Hodnota může být následující:

#### **MQQSSGD\_LIVE**

Objekt je definován jako MQQSSGD\_Q\_MMGR nebo MQQSSGD\_COPY. Hodnota MQQSSGD\_LIVE je výchozí hodnotou, pokud není zadán parametr.

#### **MQQSSGD\_VŠE**

Objekt je definován jako MQQSSGD\_Q\_MMGR nebo MQQSSGD\_COPY.

Existuje-li prostředí sdílené správce front a příkaz se provádí ve správci front, kde byl zadán, tato volba také zobrazí informace o objektech definovaných s MQQSSGD\_GROUP.

Je-li zadán nebo výchozím nastavením MQQSSGD\_LIVE, nebo pokud je MQQSSGD\_ALL zadán v prostředí sdíleného správce front, může příkaz dát duplicitní názvy (s různými dispozitivy).

#### **MQQSD\_KOPIE**

Objekt je definován jako MQQSSGD\_COPY.

### SKUPINA MQQSGD\_GROUP

Objekt je definován jako MQQSGD\_GROUP. MQQSGD\_GROUP je povolen pouze v prostředí sdílené fronty.

### MQQSGD\_Q\_MGR

Objekt je definován jako MQQSGD\_Q\_MGR.

### MQQSGD\_PRIVATE

Objekt je definován buď s MQQSGD\_Q\_MGR, nebo MQQSGD\_COPY. MQQSGD\_PRIVATE vrací stejné informace jako MQQSGD\_LIVE.

*QSGDisposition* nelze použít jako parametr k filtrování.

### StgClassAttrs (MQCFIL)

Atributy parametru třídy úložiště (identifikátor parametru: MQIACF\_STORAGE\_CLASS\_ATTRS).

Seznam atributů může uvádět následující hodnotu na vlastní-je výchozí hodnota použitá, pokud není parametr zadán:

#### MQIACF\_ALL

Všechny atributy.

nebo kombinace následujících možností:

#### TŘÍDA MQCA\_STORAGE\_CLASS

Název třídy úložiště.

#### MQCA\_STORAGE\_CLASS\_DESC

Popis paměťové třídy.

#### ID SADY MQIA\_PAGESET\_ID

Identifikátor sady stránek, ke které jsou mapy tříd úložiště mapovány.

#### MQCA\_XCF\_GROUP\_NAME

Název skupiny XCF, jejímž členem je IBM MQ .

#### NÁZEV ČLENA MQIA\_XCF\_MEMBER\_NAME

Název člena XCF systému IMS v rámci skupiny XCF zadané v MQCA\_XCF\_GROUP\_NAME.

#### MQCA\_ALTERATION\_DATE

Datum, kdy byla definice naposledy změněna.

#### MQCA\_ALTERATION\_TIME

Čas, kdy byla definice naposledy změněna.

### StringFilterCommand (MQCFSF)

Deskriptor příkazu filtru řetězce. Identifikátor parametru musí být libovolný parametr typu řetězec povolený v produktu *StgClassAttrs* kromě třídy MQCA\_STORAGE\_CLASS. Tento parametr slouží k omezení výstupu z příkazu určením podmínky filtru. Informace o použití této podmínky filtru viz [“MQCFSF-parametr filtru řetězce PCF” na stránce 1845](#) .

Pokud uvedete filtr řetězce, nemůžete také zadat celočíselný filtr pomocí parametru *IntegerFilterCommand* .

## Zjišťovat úložnou třídu (Response)

Odpověď na příkaz Inquire Storage Class (MQCMD\_INQUIRE\_STG\_CLASS) se skládá z hlavičky odpovědi následovaného strukturou *StgClassName* , strukturou *PageSetId* a strukturou *QSGDisposition* , po které následuje požadovaná kombinace struktur parametrů atributu.

HP Integrity NonStop Server	IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
				✓

### Vždy vráceno:

*PageSetId*, *QSGDisposition*, *StgClassName*

**Vráceno:**

*AlterationDate, AlterationTime, PassTicketApplication, StorageClassDesc, XCFGroupName, XCFMemberName,*

**Data odpovědi*****AlterationDate* (MQCFST)**

Datum změny (identifikátor parametru: MQCA\_ALTERATION\_DATE).

Tento parametr je datum, ve tvaru yyyy-mm-dd, kdy byla definice naposledy změněna.

Maximální délka řetězce je MQ\_DATE\_LENGTH.

***AlterationTime* (MQCFST)**

Čas změny (identifikátor parametru: MQCA\_ALTERATION\_TIME).

Tento parametr je čas ve formě hh.mm.ss, kdy byla definice naposledy změněna.

Maximální délka řetězce je MQ\_TIME\_LENGTH.

***PageSetId* (MQCFIN)**

Identifikátor sady stránek (identifikátor parametru: MQIA\_PAGESET\_ID).

Identifikátor sady stránek, ke které jsou mapy tříd úložiště mapovány.

***PassTicketApplication* (MQCFST)**

Aplikace PassTicket (identifikátor parametru: MQCA\_PASS\_TICKET\_APPL).

Název aplikace předávaný produktu RACF při ověřování parametru PassTicket určeného v záhlaví MQIIH.

Maximální délka je MQ\_PASS\_TICKET\_APPL\_LENGTH.

***QSGDisposition* (MQCFIN)**

Dispozice QSG (identifikátor parametru: MQIA\_QSG\_DISP).

Určuje dispozice objektu (to znamená, kde je definován a jak se chová). Hodnota může být některá z následujících:

***MQQSD\_KOPIE***

Objekt je definován jako MQQSGD\_COPY.

***SKUPINA MQQSGD\_GROUP***

Objekt je definován jako MQQSGD\_GROUP.

***MQQSGD\_Q\_MGR***

Objekt je definován jako MQQSGD\_Q\_MGR.

***StorageClassDesc* (MQCFST)**

Popis paměťové třídy (identifikátor parametru: MQCA\_STORAGE\_CLASS\_DESC).

Maximální délka je MQ\_STORAGE\_CLASS\_DESC\_LENGTH.

***StgClassName* (MQCFST)**

Název paměťové třídy (identifikátor parametru: MQCA\_STORAGE\_CLASS).

Maximální délka řetězce je MQ\_STORAGE\_CLASS\_LENGTH.

***XCFGroupName* (MQCFST)**

Název skupiny XCF, jejímž členem IBM MQ je člen (identifikátor parametru: MQCA\_XCF\_GROUP\_NAME).

Maximální délka je MQ\_XCF\_GROUP\_NAME\_LENGTH.

***XCFMemberName* (MQCFST)**

Název skupiny XCF, jejímž členem IBM MQ je člen (identifikátor parametru: MQCA\_XCF\_MEMBER\_NAME).

Maximální délka je MQ\_XCF\_MEMBER\_NAME\_LENGTH.

## Zjistit názvy úložné třídy

Příkaz Inquire Storage Class Names (MQCMD\_INQUIRE\_STG\_CLASS\_NAMES) zkliduje seznam názvů tříd úložišť, které odpovídají uvedenému generickému názvu třídy úložiště.

HP Integrity NonStop Server	IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
				✓

### Povinné parametry

#### **StorageClassName (MQCFST)**

Název třídy úložiště (identifikátor parametru: MQCA\_STORAGE\_CLASS).

Názvy generických tříd úložišť jsou podporovány. Generický název je řetězec znaků následovaný hvězdičkou (\*), například ABC\*, a vybírá všechny třídy ukládání, jejichž názvy začínají na vybraný znakový řetězec. Hvězdička ve vlastním seznamu odpovídá všem možným názvům.

Maximální délka řetězce je MQ\_STORAGE\_CLASS\_LENGTH.

### Nepovinné parametry

#### **CommandScope (MQCFST)**

Rozsah příkazu (identifikátor parametru: MQCACF\_COMMAND\_SCOPE).

Uvádí, jak se příkaz provádí, když je správce front členem skupiny sdílení front. Můžete uvést jednu z následujících možností:

- prázdné (nebo vynechte parametr úplně). Příkaz bude proveden ve správci front, v němž byl zadán.
- Název správce front. Příkaz se provede ve vámi specifikujete správce front a bude aktivní v rámci skupiny sdílení front. Uvedete-li jiné jméno správce front než správce front, do kterého jste zadali správce front, musíte používat prostředí skupiny sdílení front a musí být povolen příkazový server.
- Hvězdička (\*). Příkaz se provádí na lokálním správci front a je také předán každému aktivnímu správci front ve skupině sdílení front.

Maximální délka je MQ\_QSG\_NAME\_LENGTH.

#### **QSGDisposition (MQCFIN)**

Dispozice objektu v rámci skupiny (identifikátor parametru: MQIA\_QSG\_DISP). Tento parametr se vztahuje pouze k produktu z/OS .

Určuje dispozice objektu (to znamená, kde je definován a jak se chová). Hodnota může být některá z následujících:

#### **MQQSGD\_LIVE**

Objekt je definován jako MQQSGD\_Q\_MMGR nebo MQQSGD\_COPY. Hodnota MQQSGD\_LIVE je výchozí hodnotou, pokud není zadán parametr.

#### **MQQSGD\_VŠE**

Objekt je definován jako MQQSGD\_Q\_MMGR nebo MQQSGD\_COPY.

Existuje-li prostředí sdílené správce front a příkaz se provádí ve správci front, kde byl zadán, tato volba také zobrazí informace o objektech definovaných s MQQSGD\_GROUP.

Je-li zadán nebo výchozím nastavení MQQSGD\_LIVE, nebo pokud je MQQSGD\_ALL zadán v prostředí sdíleného správce front, může příkaz dát duplicitní názvy (s různými dispozity).

#### **MQQSD\_KOPIE**

Objekt je definován jako MQQSGD\_COPY.

#### **SKUPINA MQQSGD\_GROUP**

Objekt je definován jako MQQSGD\_GROUP.

### **MQQSGD\_Q\_MGR**

Objekt je definován jako MQQSGD\_Q\_MGR.

### **MQQSGD\_PRIVATE**

Objekt je definován buď s MQQSGD\_Q\_MGR, nebo MQQSGD\_COPY. MQQSGD\_PRIVATE vrací stejné informace jako MQQSGD\_LIVE.

## **z/OS Zjišťovat názvy třídy úložiště (odezva)**

Odpověď na příkaz Inquire Storage Class Names (MQCMD\_INQUIRE\_STG\_CLASS\_NAMES) se skládá z hlavičky odpovědi následovaného strukturou parametrů, která dává nula nebo více názvů, které odpovídají uvedenému názvu seznamu názvů.

HP Integrity NonStop Server	IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
				✓

Kromě toho se vrací struktura *QSGDispositions* (se stejným počtem položek, jako je struktura *StorageClassNames*). Každý záznam v této struktuře označuje dispozice objektu s odpovídající položkou ve struktuře *StorageClassNames*.

### **Vždy vráceno:**

*StorageClassNames, QSGDispositions*

### **Vráceno:**

Není

## **Data odpovědi**

### **StorageClassNames (MQCFSL)**

Seznam názvů tříd úložiště (identifikátor parametru: MQCACF\_STORAGE\_CLASS\_NAMES).

### **QSGDispositions (MQCFIL)**

Seznam dispozic QSG (identifikátor parametru: MQIACF\_QSG\_DISPS). Možné hodnoty pro pole v této struktuře jsou hodnoty povolené pro parametr *QSGDisposition* (MQQSGD\_\*). Možné hodnoty pro pole v této struktuře jsou:

#### **MQQSD\_KOPIE**

Objekt je definován jako MQQSGD\_COPY.

#### **SKUPINA MQQSGD\_GROUP**

Objekt je definován jako MQQSGD\_GROUP.

#### **MQQSGD\_Q\_MGR**

Objekt je definován jako MQQSGD\_Q\_MGR.

## **Zjistit odběr**

Příkaz Inquire Subscription (MQCMD\_INQUIRE\_SUBSCRIPTION) se zklidní o atributech odběru.

HP Integrity NonStop Server	IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
	✓	✓	✓	✓

## **Povinné parametry**

### **SubName (MQCFST)**

Jedinečný identifikátor aplikace pro odběr (identifikátor parametru: MQCACF\_SUB\_NAME).

Není-li parametr *SubName* zadán, musí být zadán parametr *SubId*, který identifikuje odběr, který má být dotazován.

Maximální délka řetězce je MQ\_SUB\_NAME\_LENGTH.



### **SubId (MQCFBS)**

Identifikátor odběru (identifikátor parametru: MQBACF\_SUB\_ID).

Určuje jedinečný interní identifikátor odběru. Pokud správce front generuje CorrelId pro odběr, použije se *SubId* jako *DestinationCorrelId*.

Pokud jste nezadali hodnotu pro *SubName*, musíte zadat hodnotu pro *SubId*.

Maximální délka řetězce je MQ\_CORREL\_ID\_LENGTH.

## **Nepovinné parametry**



### **CommandScope (MQCFST)**

Rozsah příkazu (identifikátor parametru: MQCACF\_COMMAND\_SCOPE). Tento parametr se vztahuje pouze k produktu z/OS.

Uvádí, jak se příkaz provádí, když je správce front členem skupiny sdílení front. Můžete uvést jednu z následujících možností:

- Mezera (nebo vynechte parametr úplně). Příkaz bude proveden ve správci front, v němž byl zadán.
- Název správce front. Příkaz se provede ve vámi specifikujete správce front a bude aktivní v rámci skupiny sdílení front. Uvedete-li jiné jméno správce front než správce front, do kterého jste zadali správce front, musíte používat prostředí skupiny sdílení front a musí být povolen příkazový server.
- Hvězdička (\*). Příkaz se provádí na lokálním správci front a je také předán každému aktivnímu správci front ve skupině sdílení front.

Maximální délka je MQ\_QSG\_NAME\_LENGTH.

*CommandScope* nelze použít jako parametr k filtrování.

### **Durable (MQCFIN)**

Zadejte tento atribut, chcete-li omezit typ zobrazených odběrů (identifikátor parametru: MQIACF\_DURABLE\_SUBSCRIPTION).

#### **MQSUB\_DURABLE\_YES**

Zobrazeny jsou pouze informace o trvalých odběrech.

#### **MQSUB\_DURABLE\_NO**

Zobrazí se pouze informace o netrvalých odběrech.

#### **MQSUB\_DURABLE\_ALL**

Zobrazí se informace o všech odběrech.

### **SubscriptionAttrs (MQCFIL)**

Atributy odběru (identifikátor parametru: MQIACF\_SUB\_ATTRS).

Chcete-li vybrat atributy, které chcete zobrazit, použijte jeden z následujících parametrů:

- ALL pro zobrazení všech atributů.
- SOUHRN pro zobrazení podmnožiny atributů (viz MQIACF\_SUMMARY pro seznam).
- Jakýkoli z následujících parametrů jednotlivě nebo v kombinaci.

#### **MQIACF\_ALL**

Všechny atributy.

#### **MQIACF\_SUMMARY**

Použít tento parametr k zobrazení:

- MQBAC\_DESTINATION\_CORREL\_ID
- DÍLČÍ\_ID MQBACF\_SUB\_ID
- CÍL MQCACF\_DESTINATION
- MQCACF\_DESTINATION\_Q\_MGR
- SUB\_NAME MQCACF\_SUB\_NAME

- ŘETĚZEC MQCA\_TOPIC\_STRING
- TYP MQIACF\_SUB\_TYPE

#### **MQBAKF\_ACCOUNTING\_TOKEN**

Token evidence předaný odběratelem pro šíření na zprávy odeslané do tohoto odběru v poli AccountingToken deskriptoru MQMD.

#### **MQBAC\_DESTINATION\_CORREL\_ID**

Identifikátor CorrelId použitý pro zprávy odeslané do tohoto odběru.

#### **DÍLČÍ\_ID MQBACF\_SUB\_ID**

Interní jedinečný klíč identifikující odběr.

#### **MQCA\_ALTERATION\_DATE**

Datum nejnovějšího příkazu MQSUB s příkazem MQSO\_ALTER nebo ALTER SUB.

#### **MQCA\_ALTERATION\_TIME**

Čas nejnovějšího příkazu MQSUB s příkazem MQSO\_ALTER nebo ALTER SUB.

#### **MQCA\_CREATION\_DATE**

Datum prvního příkazu MQSUB, který způsobil, že byl tento odběr vytvořen.

#### **ČAS VYTVOŘENÍ MQCATION\_TIME**

Čas prvního objektu MQSUB, který způsobil vytvoření tohoto odběru.

#### **ŘETĚZEC MQCA\_TOPIC\_STRING**

Vyřešený řetězec tématu, pro který je odběr určen.

#### **DATA OBJEKTU MQCACFF\_APPL\_IDENTITY\_DATA**

Data identity předávaná odběratelem pro šíření na zprávy odeslané do tohoto odběru v poli ApplIdentity deskriptoru MQMD.

#### **CÍL MQCACF\_DESTINATION**

Místo určení pro zprávy publikované pro tento odběr.

#### **MQCACF\_DESTINATION\_Q\_MGR**

Správce cílové fronty pro zprávy publikované pro tento odběr.

#### **SUB\_NAME MQCACF\_SUB\_NAME**

Jedinečný identifikátor aplikace pro odběr.

#### **MQCACF\_SUB\_SELECTOR**

Řetězec selektoru SQL 92, který má být použit na zprávy, publikované na jmenované téma, pro vybrání zda jsou pro odběr vhodné.

#### **MQCACF\_SUB\_USER\_DATA**

Uživatelská data, přidružená k tomuto odběru.

#### **MQCACF\_SUB\_USER\_ID**

ID uživatele, který vlastní odběr. MQCACF\_SUB\_USER\_ID je buď ID uživatele přidružené k tvůrci odběru, nebo, pokud je povoleno převzetí odběru, ID uživatele, které naposledy převzalo odběr.

#### **NÁZEV\_TÉMA MQCATION\_\_NAME**

Název objektu tématu, který identifikuje pozici v hierarchii témat, ke které je řetězec tématu zřetěžen.

#### **TŘÍDA MQIACF\_DESTINATION\_CLASS**

Označuje, zda je tento odběr spravovaným odběrem.

#### **MQIACF\_DERABLE\_SUBSCRIPTION**

Určuje, zda je odběr trvalý, který přetrvává po restartování správce front.

#### **MQIACF\_EXPIRACE**

Doba platnosti od data vytvoření a času.

#### **MQIACF\_PUB\_PRIORITY**

Priorita zpráv odeslaných do tohoto odběru.

#### **VLASTNOSTI MQIAKF\_PUBSUB\_PROPERTIES**

Způsob, jakým se přidávají vlastnosti související se zprávami publikování/odběru ke zprávám odeslaným do tohoto odběru.

**POUZE PRO MQIACF\_REQUEST\_ONLY**

Označuje, zda odběratel vyzývá k aktualizacím pomocí rozhraní MQSUBRQ API, nebo zda jsou všechny publikace doručeny tomuto odběru.

**TYP MQIACF\_SUB\_TYPE**

Typ odběru-jak byl vytvořen.

**MQIACF\_SUBSCRIPTION\_SCOPE**

Určuje, zda odběr předává zprávy všem ostatním správcům front přímo připojeným pomocí kolektivu či hierarchie publikování/odběru, nebo odběr předává zprávy pouze v tomto tématu v rámci tohoto správce front.

**MQIACF\_SUB\_LEVEL**

Úroveň v hierarchii příjmů odběru, na které je proveden tento odběr.

**MQIACF\_VARIABLE\_USER\_ID**

Uživatelé jiní než tvůrce tohoto odběru, kteří se k němu mohou připojit (předmět kontroly oprávnění k tématu a místu určení).

**SCHÉMA MQIACF\_WILDCARD\_SCHEMA**

Schéma, které má být použito při interpretaci zástupných znaků v řetězci tématu.

**TYP\_ZOBRAZENÍ\_MIME**

Řídí výstup vrácený v attributech **TOPICSTR** a **TOPICOBJ**.

**SubscriptionType (MQCFIN)**

Zadejte tento atribut, chcete-li omezit typ zobrazených odběrů (identifikátor parametru: MQIACF\_SUB\_TYPE).

**MQSUBTYPE\_ADMIN**

Jsou vybrány odběry, které byly vytvořeny administrativním rozhraním nebo upraveny pomocí rozhraní správy.

**MQSUBTYPY\_VŠE**

Zobrazí se všechny typy odběrů.

**MQSUBTYPY\_API**

Budou zobrazeny odběry vytvořené aplikacemi prostřednictvím rozhraní API produktu IBM MQ.

**MQSUBTYPY\_PROXY**

Zobrazí se systémem vytvořená odběry týkající se odběrů mezi správci front.

**UŽIVATEL MQSUBTYPE\_USER**

Jsou zobrazeny odběry USER (s hodnotou SUBTYPE buď ADMIN nebo API). MQSUBTYPE\_USER je výchozí hodnota.

**DisplayType (MQCFIN)**

Řídí výstup vrácený v attributech **MQCA\_TOPIC\_STRING** a **MQCA\_TOPIC\_NAME** (identifikátor parametru: MQIA\_DISPLAY\_TYPE).

**MQDOPT\_RESOLVED**

Vrátí vyřešený (úplný) řetězec tématu v atributu **MQCA\_TOPIC\_STRING**. Hodnota atributu **MQCA\_TOPIC\_NAME** se také vrátí.

**MQDOPT\_DEFINED**

Vrací hodnoty atributů **MQCA\_TOPIC\_NAME** a **MQCA\_TOPIC\_STRING** poskytnutých při vytvoření odběru. Atribut **MQCA\_TOPIC\_STRING** bude obsahovat část aplikace pouze pro řetězec tématu. Můžete použít hodnoty vrácené s **MQCA\_TOPIC\_NAME** a **MQCA\_TOPIC\_STRING** k úplnému opětovnému vytvoření odběru pomocí produktu **MQDOPT\_DEFINED**.

**Dotaz na odběr (odpověď)**

Odpověď na příkaz Dotaz odběru (MQCMD\_INQUIRE\_SUBSCRIPTION) se skládá z hlavičky odezvy následovaného strukturami *SubId* a *SubName* a požadovanou kombinací struktur parametru atributu (kde je to vhodné).

HP Integrity NonStop Server	IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
	✓	✓	✓	✓

### Vždy vráceno

*SubID, SubName*

### Vráceno podle požadavku

*AlterationDate, AlterationTime, CreationDate, CreationTime, Destination, DestinationClass, DestinationCorrelId, DestinationQueueManager, Expiry, PublishedAccountingToken, PublishedApplicationIdentityData, PublishPriority, PublishSubscribeProperties, Requestonly, Selector, SelectorType, SubscriptionLevel, SubscriptionScope, SubscriptionType, SubscriptionUser, TopicObject, TopicString, Userdata, VariableUser, WildcardSchema*

## Data odpovědi

### **AlterationDate (MQCFST)**

Datum posledního příkazu **MQSUB** nebo **Change Subscription**, který změnil vlastnosti odběru (identifikátor parametru: MQCA\_ALTERATION\_DATE).

### **AlterationTime (MQCFST)**

Čas posledního příkazu **MQSUB** nebo **Change Subscription**, který upravil vlastnosti odběru (identifikátor parametru: MQCA\_ALTERATION\_TIME).

### **CreationDate (MQCFST)**

Datum vytvoření odběru, ve formátu rrrr-mm-dd (identifikátor parametru: MQCA\_CREATION\_DATE).

### **CreationTime (MQCFST)**

Čas vytvoření odběru ve formě hh.mm.ss (identifikátor parametru: MQCA\_CREATION\_TIME).

### **Destination (MQCFST)**

Cíl (identifikátor parametru: MQCACF\_DESTINATION).

Určuje název aliasu fronty, lokální či vzdálené fronty nebo fronty klastru, do níž jsou vkládány zprávy pro tento odběr.

### **DestinationClass (MQCFIN)**

Cílová třída (identifikátor parametru: MQIACF\_DESTINATION\_CLASS).

Zda je cíl spravován.

Hodnota může být některá z následujících:

#### **SPRAVOVANÝ MQDC\_**

Cíl je spravovaný.

#### **POSKYTNUTÝ MQDC\_**

Cílová fronta je uvedena v poli *Destination*.

### **DestinationCorrelId (MQCFBS)**

Identifikátor cíle korelace (identifikátor parametru: MQBACF\_DESTINATION\_CORREL\_ID).

Identifikátor korelace, který je umístěn v poli *CorrelId* deskriptoru zpráv pro všechny zprávy odeslané do tohoto odběru.

Maximální délka je MQ\_CORREL\_ID\_LENGTH.

### **DestinationQueueManager (MQCFST)**

Cílový správce front (identifikátor parametru: MQCACF\_DESTINATION\_Q\_MGR).

Určuje název cílového správce front (buď lokální, nebo vzdálený), na které jsou předávány zprávy pro odběr.

Maximální délka řetězce je MQ\_Q\_MGR\_NAME\_LENGTH.

### **DisplayType (MQCFIN)**

Typ výstupu požadovaný pro **MQCA\_TOPIC\_STRING** a **MQCA\_TOPIC\_NAME** je vrácen (identifikátor parametru: MQIA\_DISPLAY\_TYPE).

### **MQDOPT\_RESOLVED**

Vrátí vyřešený (úplný) řetězec tématu v atributu **MQCA\_TOPIC\_STRING**. Hodnota atributu **MQCA\_TOPIC\_NAME** se také vrátí.

### **MQDOPT\_DEFINED**

Část řetězce tématu vrací v atributu **MQCA\_TOPIC\_STRING** část týkající se aplikace. **MQCA\_TOPIC\_NAME** obsahuje název objektu **TOPIC** použitého při definování odběru.

### **Durable (MQCFIN)**

Určuje, zda je tento odběr trvalý odběr (identifikátor parametru: MQIACF\_DURABLE\_SUBSCRIPTION).

Hodnota může být některá z následujících:

### **MQSUB\_DURABLE\_YES**

Odběr přetrvává i v případě, že dojde k odpojení aplikace od správce front nebo k zadání volání MQCLOSE pro daný odběr. Správce front znovu uvede odběr během restartu.

### **MQSUB\_DURABLE\_NO**

Odběr je netrvalý. Správce front odebere odběr, pokud dojde k odpojení aplikace od správce front, nebo vydá volání MQCLOSE pro daný odběr. Má-li odběr ve stavu MANAGED cílovou třídu (DESTCLAS), správce front odebere všechny zprávy, které dosud nebyly v době uzavření odběru spotřebovány.

### **Expiry (MQCFIN)**

Doba (v desetínách sekundy), kdy platnost odběru vyprší po datu a čase vytvoření (identifikátor parametru: MQIACF\_EXPIRY).

Hodnota neomezeno znamená, že platnost odběru nikdy nevyprší.

Po vypršení platnosti odběru se stane způsobilým k vyřazení ze správce front a neobdrží žádné další publikace.

### **PublishedAccountingToken (MQCFBS)**

Hodnota účtovacího tokenu použitého v poli *AccountingToken* deskriptoru zprávy (identifikátor parametru: MQBACF\_ACCOUNTING\_TOKEN).

Maximální délka řetězce je MQ\_ACCOUNTING\_TOKEN\_LENGTH.

### **PublishedApplicationIdentityData (MQCFST)**

Hodnota dat identity aplikace použitých v poli *AppIdentityData* v deskriptoru zprávy (identifikátor parametru: MQCACF\_APPL\_IDENTITY\_DATA).

Maximální délka řetězce je MQ\_APPL\_IDENTITY\_DATA\_LENGTH.

### **PublishPriority (MQCFIN)**

Priorita zpráv odeslaných do tohoto odběru (identifikátor parametru: MQIACF\_PUB\_PRIORITY).

Hodnota může být některá z následujících:

### **MQPRI\_PRIORITY\_AS\_PUBLISHED**

Priorita zpráv odeslaných do tohoto odběru je převzata z této priority zadané do publikované zprávy. Hodnota MQPRI\_PRIORITY\_AS\_PUBLISHED je dodaná výchozí hodnota.

### **MQPRI\_PRIORITY\_AS\_QDEF**

Priorita zpráv odeslaných do tohoto odběru je určena výchozí prioritou fronty definované jako místo určení.

### **0-9**

Celočíselná hodnota poskytující explicitní prioritu pro zprávy odeslané do tohoto odběru.

### ***PublishSubscribeProperties (MQCFIN)***

Určuje způsob přidávání vlastností zpráv souvisejících s publikováním/odběrem do zpráv odesílaných do tohoto odběru (identifikátor parametru: MQIACF\_PUBSUB\_PROPERTIES).

Hodnota může být některá z následujících:

#### **MQPSPROP\_NONE**

Vlastnosti publikování/odběru se nepřidávají do zpráv. Hodnota MQPSPROP\_NONE je dodaná výchozí hodnota.

#### **MQPSPROP\_MSGPROP**

Vlastnosti publikování/odběru se přidávají jako atributy PCF.

#### **MQPSPROP\_COMPAT**

Je-li původní publikace zpráva PCF, pak jsou vlastnosti publikování/odběru přidávány jako atributy PCF. Jinak se vlastnosti typu publish/subscribe přidávají do záhlaví MQRFH verze 1. Tato metoda je kompatibilní s aplikacemi kódovanými pro použití s předchozími verzemi produktu IBM MQ.

#### **MQPSPROP\_RFH2**

Vlastnosti publikování/odběru se přidávají do záhlaví MQRFH verze 2. Tato metoda je kompatibilní s aplikacemi kódovanými pro použití s zprostředkovateli produktu IBM Integration Bus .

### ***Requestonly (MQCFIN)***

Označuje, zda odběratel vyzývá k aktualizacím pomocí volání MQSUBRQ API, nebo zda jsou všechny publikace doručeny tomuto odběru (identifikátor parametru: MQIACF\_REQUEST\_ONLY).

Hodnota může být následující:

#### **MQRU\_PUBLISH\_ALL**

V rámci tohoto odběru jsou doručovány všechny publikace k danému tématu.

#### **MQRU\_PUBLISH\_ON\_REQUEST**

V rámci tohoto odběru jsou publikace doručovány, pouze v reakci na volání rozhraní MQSUBRQ API.

### ***Selector (MQCFST)***

Určuje selektor použitý na zprávy publikované v rámci tématu (identifikátor parametru: MQCACF\_SUB\_ESELECTOR).

Do místa určení uvedeného tímto odběrem se umístí pouze ty zprávy, které splňují kritéria výběru.

### ***SelectorType (MQCFIN)***

Typ zadaného řetězce selektoru (identifikátor parametru: MQIACF\_SELECTOR\_TYPE).

Hodnota může být některá z následujících:

#### **MQSELTYPE\_NONE**

Nebyl uveden žádný selektor.

#### **MQSELTYPE\_STANDARD**

Selektor odkazuje pouze na vlastnosti zprávy, nikoli na její obsah, pomocí standardní syntaxe selektoru IBM MQ . Selektory tohoto typu mají být zpracovány interně správcem front.

#### **MQSELTYPE\_EXTENDED.**

Selektor používá rozšířenou syntaxi selektoru, která obvykle odkazuje na obsah zprávy. Selektory tohoto typu nemohou být zpracovány interně správcem front; rozšířené selektory lze zpracovat pouze jiným programem, například IBM Integration Bus.

### ***SubID (MQCFBS)***

Interní, jedinečný klíč identifikující odběr (identifikátor parametru: MQBACF\_SUB\_ID).

### ***SubscriptionLevel (MQCFIN)***

Úroveň v hierarchii příjmů odběru, na které je tento odběr proveden (identifikátor parametru: MQIACF\_SUB\_LEVEL).

Hodnota může být následující:

## 0 - 9

Celé číslo v rozsahu 0-9. Výchozí hodnota je 1. Odběratelé s nižší úrovní odběru budou zachycovat odběratelé s nižšími úrovněmi odběrů, než budou odběrateli.

### **SubscriptionScope (MQCFIN)**

Určuje, zda je tento odběr předán dalším správcům front v síti (identifikátor parametru: MQIACF\_SUBSCRIPTION\_SCOPE).

Hodnota může být následující:

#### **MQTSCOPY\_ALL**

Odběr se předává všem správcům front přímo připojeným prostřednictvím hierarchie nebo kolektivu publikování a odběru. MQTSCOPE\_ALL je dodaná výchozí hodnota.

#### **MQTSCOPY\_QMGR**

Odběr předává pouze zprávy publikované na téma v rámci tohoto správce front.

### **SubscriptionType (MQCFIN)**

Označuje způsob vytvoření odběru (identifikátor parametru: MQIACF\_SUB\_TYPE).

#### **MQSUBTYPY\_PROXY**

Interně vytvořený odběr používaný pro směrování publikování prostřednictvím správce front.

#### **MQSUBTYPE\_ADMIN**

Vytvořeno pomocí příkazu **DEF SUB** MQSC nebo PCF. Tato **SUBTYPE** také označuje, že odběr byl upraven pomocí administrativního příkazu.

#### **MQSUBTYPY\_API**

Vytvořeno pomocí požadavku rozhraní API produktu **MQSUB**.

### **SubscriptionUser (MQCFST)**

ID uživatele, které 'vlastní' tento odběr. Tento parametr je buď ID uživatele přidružené k tvůrci odběru, nebo, je-li převzetí odběru povoleno, ID uživatele, které naposledy převzalo odběr. (identifikátor parametru: MQCACF\_SUB\_USER\_ID).

Maximální délka řetězce je MQ\_USER\_ID\_LENGTH.

### **TopicObject (MQCFST)**

Název dříve definovaného objektu tématu, ze kterého je získán název tématu pro odběr (identifikátor parametru: MQCA\_TOPIC\_NAME).

Maximální délka řetězce je MQ\_TOPIC\_NAME\_LENGTH.

### **TopicString (MQCFST)**

Vyřešený řetězec tématu (identifikátor parametru: MQCA\_TOPIC\_STRING).

Maximální délka řetězce je MQ\_TOPIC\_STR\_LENGTH.

### **Userdata (MQCFST)**

Uživatelská data (identifikátor parametru: MQCACF\_SUB\_USER\_DATA).

Uvádí uživatelská data přidružená k odběru

Maximální délka řetězce je MQ\_USER\_DATA\_LENGTH.

### **VariableUser (MQCFIN)**

Určuje, zda uživatel jiný než ten, který vytvořil odběr, tj. uživatel zobrazený v produktu *SubscriptionUser*, může převzít vlastnictví odběru (identifikátor parametru: MQIACF\_VARIABLE\_USER\_ID).

Hodnota může být některá z následujících:

#### **MQVU\_ANY\_USER**

Jakýkoli uživatel může převzít vlastnictví. Hodnota MQVU\_ANY\_USER je dodaná výchozí hodnotou.

#### **UŽIVATEL\_OPRAVY\_MQVU\_USER**

Žádný jiný uživatel nemůže převzít vlastnictví.

### **WildcardSchema (MQCFIN)**

Určuje schéma, které má být použito při interpretaci případných zástupných znaků obsažených v parametru *TopicString* (identifikátor parametru: MQIACF\_WILDCARD\_SCHEMA).

Hodnota může být některá z následujících:

#### **MQWS\_CHAR**

Zástupné znaky představují části řetězců; je to kvůli kompatibilitě se zprostředkovatelem IBM MQ V6.0 .

#### **TÉMA MQWS\_TOPIC**

Zástupné znaky představují části hierarchie témat; toto je pro kompatibilitu se zprostředkovateli produktu IBM Integration Bus . MQWS\_TOPIC je dodaná výchozí hodnota.

## **Zjistit stav odběru**

Příkaz Inquire Subscription Status (MQCMD\_INQUIREN\_SUB\_STATUS) se nachází ve stavu odběru.

<b>HP Integrity NonStop Server</b>	<b>IBM i</b>	<b>SYSTÉM UNIX a Linux</b>	<b>Windows</b>	<b>z/OS</b>
	✓	✓	✓	✓

## **Povinné parametry**

### **SubName (MQCFST)**

Jedinečný identifikátor aplikace pro odběr (identifikátor parametru: MQCACF\_SUB\_NAME).

Není-li parametr *SubName* zadán, musí být zadán parametr *SubId* , který identifikuje odběr, který má být dotazován.

Maximální délka řetězce je MQ\_SUB\_NAME\_LENGTH.

### **SubId (MQCFBS)**

Identifikátor odběru (identifikátor parametru: MQBACF\_SUB\_ID).

Určuje jedinečný interní identifikátor odběru. Pokud správce front generuje CorrelId pro odběr, použije se *SubId* jako *DestinationCorrelId*.

Pokud jste nezadali hodnotu pro *SubName*, musíte zadat hodnotu pro *SubId* .

Maximální délka řetězce je MQ\_CORREL\_ID\_LENGTH.

## **Nepovinné parametry**



### **CommandScope (MQCFST)**

Rozsah příkazu (identifikátor parametru: MQCACF\_COMMAND\_SCOPE). Tento parametr se vztahuje pouze k produktu z/OS .

Určuje, jak je příkaz zpracován, když je správce front členem skupiny sdílení front. Můžete uvést jednu z následujících možností:

- Mezera (nebo vynechte parametr úplně). Příkaz se zpracovává v tom správci front, kde byl zadán.
- Název správce front. Příkaz je zpracován ve správci front, který jste zadali, a je tak aktivní v rámci skupiny sdílení front. Uvedete-li jiné jméno správce front než správce front, do kterého jste zadali správce front, musíte používat prostředí skupiny sdílení front a musí být povolen příkazový server.
- Hvězdička (\*). Příkaz je zpracován v lokálním správci front a je také předáván každému aktivnímu správci front ve skupině sdílení front.

Maximální délka je MQ\_QSG\_NAME\_LENGTH.

*CommandScope* nelze použít jako parametr, podle kterého chcete filtrovat.



### **Durable (MQCFIN)**

Zadejte tento atribut, chcete-li omezit typ zobrazených odběrů (identifikátor parametru: MQIACF\_DURABLE\_SUBSCRIPTION).

#### **MQSUB\_DURABLE\_YES**

Zobrazeny jsou pouze informace o trvalých odběrech. Hodnota MQSUB\_DURABLE\_YES je výchozí.

#### **MQSUB\_DURABLE\_NO**

Zobrazí se pouze informace o netrvalých odběrech.

### **SubscriptionType (MQCFIN)**

Zadejte tento atribut, chcete-li omezit typ zobrazených odběrů (identifikátor parametru: MQIACF\_SUB\_TYPE).

#### **MQSUBTYPE\_ADMIN**

Jsou vybrány odběry, které byly vytvořeny administrativním rozhraním nebo upraveny pomocí rozhraní správy.

#### **MQSUBTYPY\_VŠE**

Zobrazí se všechny typy odběrů.

#### **MQSUBTYPY\_API**

Jsou zobrazeny odběry vytvořené aplikacemi prostřednictvím volání rozhraní API produktu IBM MQ .

#### **MQSUBTYPY\_PROXY**

Zobrazí se systémem vytvořené odběry týkající se odběrů mezi správci front.

#### **UŽIVATEL MQSUBTYPE\_USER**

Jsou zobrazeny odběry USER (s hodnotou SUBTYPE buď ADMIN nebo API). MQSUBTYPE\_USER je výchozí hodnota.

### **StatusAttrs (MQCFIL)**

Atributy stavu odběru (identifikátor parametru: MQIACF\_SUB\_STATUS\_ATTRS).

Chcete-li vybrat atributy, které chcete zobrazit, můžete uvést;

- ALL pro zobrazení všech atributů.
- kterýkoli z následujících parametrů jednotlivě nebo v kombinaci.

#### **MQIACF\_ALL**

Všechny atributy.

#### **MQBAKF\_CONNECTION\_ID**

Aktuálně aktivní *ConnectionID* , který otevřel odběr.

#### **MQIACF\_DERABLE\_SUBSCRIPTION**

Určuje, zda je odběr trvalý, který přetrvává po restartování správce front.

#### **DATUM MQCACF\_LAST\_MSG\_DATE**

Datum, kdy byla zpráva naposledy odeslána do místa určení uvedeného v odběru.

#### **ČAS MQCACFF\_LAST\_MSG\_TIME**

Čas, kdy byla zpráva naposledy odeslána do místa určení uvedeného v odběru.

#### **POČET ZPRÁV MQIACF\_MESSAGE\_COUNT**

Počet zpráv vložených do místa určení určeného pomocí odběru.

#### **MQCA\_RESUME\_DATE**

Datum nejnovějšího příkazu MQSUB, který je připojen k odběru.

#### **MQCA\_RESUME\_TIME**

Čas nejnovějšího příkazu MQSUB, který je připojen k odběru.

#### **TYP MQIACF\_SUB\_TYPE**

Typ odběru-jak byl vytvořen.

#### **MQCACF\_SUB\_USER\_ID**

ID uživatele vlastní odběr.

## ŘETĚZEC MQCA\_TOPIC\_STRING

Vrátí plně vyřešený řetězec tématu odběru.

### Zjistit stav odběru (odezva)

Odpověď na příkaz Inquire Subscription Status (MQCMD\_INQUIR\_SUB\_STATUS) se skládá z hlavičky odpovědi následované strukturami *SubId* a *SubName* a požadovanou kombinací struktur parametru atributu (kde je to vhodné).

HP Integrity NonStop Server	IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
	✓	✓	✓	✓

#### Vždy vráceno

*SubID* , *SubName*

#### Vráceno podle požadavku

*ActiveConnection* , *Durable* , *LastPublishDate* , *LastPublishTime* ,  
*MCastRelIndicator* , *NumberMsgs* , *ResumeDate* , *ResumeTime* , *SubType* , *TopicString*

### Data odpovědi

#### **ActiveConnection (MQCFBS)**

*ConnId* z *HConn* , který aktuálně má tento odběr otevřený (identifikátor parametru: MQBACF\_CONNECTION\_ID).

#### **Durable (MQCFIN)**

Trvalý odběr není odstraněn, když aplikace při vytváření zavře svůj popisovač odběru (identifikátor parametru: MQIACF\_DURABLE\_SUBSCRIPTION).

#### **MQSUB\_DURABLE\_NO**

Odběr je odebrán, když je aplikace, která ji vytvořila, uzavřena nebo odpojená od správce front.

#### **MQSUB\_DURABLE\_YES**

Odběr přetrvává i v případě, že již není spuštěná aplikace spuštěna nebo byla odpojena. Je-li správce front restartován, bude obnoven odběr.

#### **LastMessageDate (MQCFST)**

Datum, kdy byla zpráva naposledy odeslána do místa určení uvedeného v odběru (identifikátor parametru: MQCACF\_LAST\_MSG\_DATE).

#### **LastMessageTime (MQCFST)**

Čas posledního odeslání zprávy do místa určení určeného pomocí odběru (identifikátor parametru: MQCACF\_LAST\_MSG\_TIME).

#### **MCastRelIndicator (MQCFIN)**

Indikátor spolehlivosti výběrového vysílání (identifikátor parametru: MQIACF\_MCAST\_REL\_INDICATOR).

#### **NumberMsgs (MQCFIN)**

Počet zpráv vložených do místa určení specifikovaného tímto odběrem (identifikátor parametru: MQIACF\_MESSAGE\_COUNT).

#### **ResumeDate (MQCFST)**

Datum nejnovějšího volání rozhraní API produktu **MQSUB** , které je připojeno k odběru (identifikátor parametru: MQCA\_RESUME\_DATE).

#### **ResumeTime (MQCFST)**

Čas posledního volání rozhraní API produktu **MQSUB** , které bylo připojeno k odběru (identifikátor parametru: MQCA\_RESUME\_TIME).

#### **SubscriptionUser (MQCFST)**

ID uživatele, které 'vlastní' tento odběr. Tento parametr je buď ID uživatele přidružené k tvůrci odběru, nebo, je-li převzetí odběru povoleno, ID uživatele, které naposledy převzalo odběr. (identifikátor parametru: MQCACF\_SUB\_USER\_ID).

Maximální délka řetězce je MQ\_USER\_ID\_LENGTH.

### **SubID (MQCFBS)**

Interní, jedinečný klíč identifikující odběr (identifikátor parametru: MQBACF\_SUB\_ID).

### **SubName (MQCFST)**

Jedinečný identifikátor odběru (identifikátor parametru: MQCACF\_SUB\_NAME).

### **SubType (MQCFIN)**

Označuje způsob vytvoření odběru (identifikátor parametru: MQIA\_SUB\_TYPE).

### **MQSUBTYPY\_PROXY**

Interně vytvořený odběr používaný pro směrování publikování prostřednictvím správce front.

### **MQSUBTYPE\_ADMIN**

Vytvořeno pomocí příkazu **DEF SUB** MQSC nebo **Create Subscription** PCF. Tento podtyp také označuje, že odběr byl upraven pomocí administrativního příkazu.

### **MQSUBTYPY\_API**

Vytvořeno pomocí volání rozhraní API produktu **MQSUB**.

### **TopicString (MQCFST)**

Vyřešený řetězec tématu (identifikátor parametru: MQCA\_TOPIC\_STRING). Maximální délka řetězce je MQ\_TOPIC\_STR\_LENGTH.

## **Zjistit systém**

Příkaz Zjišťovat systém (MQCMD\_INQUIRE\_SYSTEM) vrací obecné systémové parametry a informace.

HP Integrity NonStop Server	IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
				✓

## **Nepovinné parametry**

### **CommandScope (MQCFST)**

Rozsah příkazu (identifikátor parametru: MQCACF\_COMMAND\_SCOPE).

Uvádí, jak se příkaz provádí, když je správce front členem skupiny sdílení front. Můžete uvést jednu z následujících možností:

- prázdné (nebo vynechte parametr úplně). Příkaz bude proveden ve správci front, v němž byl zadán.
- Název správce front. Příkaz se provede ve vámi specifikujete správce front a bude aktivní v rámci skupiny sdílení front. Uvedete-li jiné jméno správce front než správce front, do kterého jste zadali správce front, musíte používat prostředí skupiny sdílení front a musí být povolen příkazový server.
- Hvězdička (\*). Příkaz se provádí na lokálním správci front a je také předán každému aktivnímu správci front ve skupině sdílení front.

Maximální délka je MQ\_QSG\_NAME\_LENGTH.

## **MQCMD\_INQUIRE\_SYSTEM (Dotaz na systém) Odezva na z/OS**

Odpověď na příkaz PCF systému pro zjišťování systému (MQCMD\_INQUIRE\_SYSTEM) se skládá z hlavičky odpovědi následovaného strukturou *ParameterType* a kombinací struktur parametrů atributu určených hodnotou typu parametru.

### **Vždy vráceno:**

*ParameterType*

Možné hodnoty parametru *ParameterType* jsou:

### **VÝCHOZÍ HODNOTA MQSYSP\_TYPE\_INITIAL**

Počáteční nastavení parametrů systému.

## **MQSYSP\_TYPE\_SET**

Nastavení systémových parametrů, pokud byla změněna od jejich počátečního nastavení.

**Vrací, pokud *ParameterType* je MQSYSP\_TYPE\_INITIAL nebo MQSYSP\_TYPE\_SET (a hodnota je nastavena):**

*CheckpointCount, ClusterCacheType, CodedCharSetId, CommandUserId, ConnSwap, DB2BlobTasks, DB2Name, DB2Tasks, DSGName, Exclmsg, ExitInterval, ExitTasks, MULCCapture, OTMADruExit, OTMAGroup, OTMAInterval, OTMAMember, OTMSTpipePrefix, QIndexDefer, QSGName, RESLEVELAudit, RoutingCode, Service, SMFAccounting, SMFStatistics, SMFInterval, Splcap, TraceClass, TraceSize, WLMInterval, WLMIntervalUnits*

## **Data odpovědi**

### **CheckpointCount (MQCFIN)**

Počet záznamů protokolu zapsaných pomocí IBM MQ mezi začátkem jednoho kontrolního bodu a následujícím kontrolním parametrem (identifikátor parametru: MQIACF\_SYSP\_CHKPOINT\_COUNT).

### **Typ ClusterCache(MQCFIN)**

Typ mezipaměti klastru (identifikátor parametru: MQIACF\_SYSP\_CLUSTER\_CACHE).

Hodnota může být některá z následujících:

#### **MQCLCT\_STATIC**

Statická mezipaměť klastru.

#### **MQCLCT\_DYNAMIC**

Dynamická mezipaměť klastru.

### **CodedCharSetId (MQCFIN)**

Doba uchování archivu (identifikátor parametru: MQIA\_CODED\_CHAR\_SET\_ID).

Identifikátor kódované znakové sady pro správce front.

### **ID uživatele CommandUser(MQCFST)**

ID uživatele příkazu (identifikátor parametru: MQCACF\_SYSP\_CMD\_USER\_ID).

Určuje výchozí ID uživatele pro kontroly zabezpečení příkazů.

Maximální délka řetězce je MQ\_USER\_ID\_LENGTH.

### **ConnSwap (MQCFIN)**

Určuje, zda úlohy, které vydávají určitá volání rozhraní MQ API, jsou typu swasable nebo negappable (identifikátor parametru: MQIACF\_CONNECTION\_SWAP).

Tato hodnota může být buď MQSYSP\_YES, nebo MQSYSP\_NO.



**Upozornění:** V produktu IBM MQ 9.0 toto klíčové slovo nemá žádný účinek.

### **DB2BlobTasks (MQCFIN)**

Počet úloh serveru Db2, které mají být použity pro objekty BLOB (identifikátor parametru: MQIACF\_SYSP\_DB2\_BLOB\_TASKS).

### **DB2Name (MQCFST)**

Název subsystému nebo skupiny Db2, ke kterému se má správce front připojit (identifikátor parametru: MQCACF\_DB2\_NAME).

Maximální délka řetězce je MQ\_DB2\_NAME\_LENGTH.

### **DB2Tasks (MQCFIN)**

Počet úloh serveru Db2, které mají být použity (identifikátor parametru: MQIACF\_SYSP\_DB2\_TASKS).

### **Název DSGName (MQCFST)**

Název skupiny sdílení dat produktu Db2, ke které se má připojit správce front (identifikátor parametru: MQCACF\_DSG\_NAME).

Maximální délka řetězce je MQ\_DSG\_NAME\_LENGTH.

**Exclmsg (MQCFSL)**

Seznam identifikátorů zpráv, které mají být vyloučeny z zápisu do libovolného protokolu (identifikátor parametru: MQCACF\_EXCL\_OPERATOR\_MESSAGES).

Maximální délka každého identifikátoru zprávy je MQ\_OPERATOR\_MESSAGE\_LENGTH.

Seznam může obsahovat maximálně 16 identifikátorů zpráv.

**ExitInterval (MQCFIN)**

Doba (v sekundách), pro kterou lze během každého vyvolání provést ukončení správce front (identifikátor parametru: MQIACF\_SYSP\_EXIT\_INTERVAL).

**ExitTasks (MQCFIN)**

Určuje, kolik spuštěných úloh serveru se má použít ke spuštění uživatelských procedur správce front (identifikátor parametru: MQIACF\_SYSP\_EXIT\_TASKS).

**Fond MaximumAce(MQCFIN)**

Maximální velikost fondu úložišť ACE v 1 KB bloků (identifikátor parametru: MQIACF\_SYSP\_MAX\_ACE\_POOL).

**MULCCapture (MQCFIN)**

Vlastnost Měřené ceny využití se používá k řízení algoritmu pro shromažďování dat používaných měřeními licenčními poplatky za využití (MULC) (identifikátor parametru: MQIACF\_MULTC\_CAPTURE).

Vrácené hodnoty mohou být MQMULC\_STANDARD nebo MQMULC\_REFINED.

**OTMADruExit (MQCFST)**

Název uživatelské procedury rozpoznání cíle OTMA, která má být spuštěna IMS (identifikátor parametru: MQCACF\_SYSP\_OTMA\_DRU\_EXIT).

Maximální délka řetězce je MQ\_EXIT\_NAME\_LENGTH.

**OTMAGroup (MQCFST)**

Název skupiny XCF, do které patří tato instance produktu IBM MQ (identifikátor parametru: MQCACF\_SYSP\_OTMA\_GROUP).

Maximální délka řetězce je MQ\_XCF\_GROUP\_NAME\_LENGTH.

**OMMAInterval (MQCFIN)**

Doba (v sekundách), po kterou je ID uživatele z produktu IBM MQ považováno za dříve ověřené IMS (identifikátor parametru: MQIACF\_SYSP\_OTMA\_INTERVAL).

**Člen OTMAMember (MQCFST)**

Název člena XCF, ke kterému patří tato instance produktu IBM MQ (identifikátor parametru: MQCACF\_SYSP\_OTMA\_MEMBER).

Maximální délka řetězce je MQ\_XCF\_MEMBER\_NAME\_LENGTH.

**OTMSTpipePrefix (MQCFST)**

Předpona, která má být použita pro názvy Tpipe (identifikátor parametru: MQCACF\_SYSP\_OTMA\_TPIPE\_PFX).

Maximální délka řetězce je MQ\_TPIPE\_PFX\_LENGTH.

**QIndexDefer (MQCFIN)**

Určuje, zda je před sestavením všech indexů dokončeno restartování správce front, nebo vyčká, dokud nebudou sestaveny všechny indexy (identifikátor parametru: MQIACF\_SYSP\_Q\_INDEX\_DEFER).

Hodnota může být některá z následujících:

**MQSYSP\_YES**

Restartování správce front je dokončeno před sestavením všech indexů.

**MQSYSP\_NO**

Restartování správce front čeká, dokud nebudou sestaveny všechny indexy.

**QSGName (MQCFST)**

Název skupiny sdílení front, do níž správce front patří (identifikátor parametru: MQCA\_QSG\_TNAME).

Maximální délka řetězce je MQ\_QSG\_NAME\_LENGTH.

#### **RESLEVELAudit (MQCFIN)**

Uvádí, zda jsou záznamy auditu RACF zapsány pro kontroly zabezpečení RESLEVEL provedené během zpracování připojení (identifikátor parametru: MQIACF\_SYSP\_RESLEVEL\_AUDIT).

Hodnota může být některá z následujících:

##### **MQSYSP\_YES**

Jsou zapsány záznamy auditu RACF .

##### **MQSYSP\_NO**

Záznamy auditu RACF se nezapisují.

#### **RoutingCode (MQCFIL)**

Seznam kódů směrování produktu z/OS (identifikátor parametru: MQIACF\_SYSP\_ROUTING\_CODE).

Určuje seznam kódů směrování systému z/OS pro zprávy, které nejsou odesílány v přímé reakci na příkaz MQSC. Může být v rozsahu 1 až 16 záznamů v seznamu.

#### **Služba (MQCFST)**

Nastavení parametru služby (identifikátor parametru: MQCACF\_SYSP\_SERVICE).

Maximální délka řetězce je MQ\_SERVICE\_NAME\_LENGTH.

#### **SMFAccounting (MQCFIN)**

Určuje, zda příkaz IBM MQ odesílá data evidence do prostředí SMF automaticky při spuštění správce front (identifikátor parametru: MQIACF\_SYSP\_SMF\_ACCOUNTING).

Hodnota může být některá z následujících:

##### **MQSYSP\_YES**

Účtovací data jsou odesílána automaticky.

##### **MQSYSP\_NO**

Účtovací data se neodešlou automaticky.

#### **Interval SMFInterval (MQCFIN)**

Výchozí čas (v minutách) mezi každým shromážděním statistiky (identifikátor parametru: MQIACF\_SYSP\_SMF\_INTERVAL).

#### **Statistika SMFStatistics (MQCFIN)**

Určuje, zda produkt IBM MQ odesílá statistická data do prostředí SMF automaticky při spuštění správce front (identifikátor parametru: MQIACF\_SYSP\_SMF\_STATS).

Hodnota může být některá z následujících:

##### **MQSYSP\_YES**

Data statistiky jsou odesílána automaticky.

##### **MQSYSP\_NO**

Data statistiky se neodešlou automaticky.

#### **Rozdělovač (MQCFIN)**

Je-li komponenta AMS nainstalována pro verzi produktu IBM MQ , pod kterou je správce front spuštěn, má atribut hodnotu YES (MQCAP\_SUPPORTED) . Není-li komponenta AMS nainstalována, je hodnota NO (MQCAP\_NOT\_SUPPORTED) (identifikátor parametru MQIA\_PROT\_POLICY\_CAPABILITY).

Hodnota může být jedna z následujících hodnot:

##### **MQCAP\_SUPPORTED**

Je-li komponenta AMS nainstalována pro verzi produktu IBM MQ , pod kterou je spuštěn správce front.

##### **MQCAP\_NOT\_SUPPORTED**

Není-li komponenta AMS nainstalována.

### TraceClass (MQCFIL)

Třídy, pro které je trasování spuštěno automaticky (identifikátor parametru: MQIACF\_SYSP\_TRACE\_CLASS). V seznamu mohou být v rozsahu 1 až 4 položky.

### TraceSize (MQCFIN)

Velikost tabulky trasování (v blocích o velikosti 4 kB), kterou má používat globální trasovací prostředek (identifikátor parametru: MQIACF\_SYSP\_TRACE\_SIZE).

### WLMInterval (MQCFIN)

Doba mezi procházeními indexu fronty pro fronty spravované WLM (identifikátor parametru: MQIACF\_SYSP\_WLM\_INTERVAL).

### WLMIntervalUnits (MQCFIN)

Určuje, zda má být hodnota *WLMInterval* zadána v sekundách nebo minutách (identifikátor parametru: MQIACF\_SYSP\_WLM\_INT\_UNITS). Hodnota může být některá z následujících:

#### MQTIME\_UNITS\_SEC

Hodnota proměnné *WLMInterval* je uvedena v sekundách.

#### MQTIME\_JEDNOTKY\_MIN

Hodnota parametru *WLMInterval* se uvádí v minutách.

## Zjistit téma

Příkaz Inquire Topic (MQCMD\_INQUIRE\_TOPIC) se zvětší o atributech existujících objektů administrativních témat produktu IBM MQ .

HP Integrity NonStop Server	IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
	✓	✓	✓	✓

## Povinné parametry

### TopicName (MQCFST)

Název objektu administrativního tématu (identifikátor parametru: MQCA\_TOPIC\_NAME).

Určuje název objektu administrativního tématu, jehož informace mají být vráceny. Jsou podporovány generické názvy objektů témat. Generické jméno je znakový řetězec následován hvězdičkou (\*). Například ABC\* vybere všechny objekty administrativního tématu s názvy začínajícími na vybraný řetězec znaků. Hvězdička ve vlastním seznamu odpovídá všem možným názvům.

Maximální délka řetězce je MQ\_TOPIC\_NAME\_LENGTH.

## Nepovinné parametry

### ClusterInfo (MQCFIN)

Informace o klastru (identifikátor parametru: MQIACF\_CLUSTER\_INFO).

Tento parametr požaduje, aby kromě informací o atributech témat definovaných v tomto správci front byly vráceny informace o klastru o těchto tématech a dalších tématech v úložišti, které odpovídají výběrovým kritériím.

V takovém případě může být vráceno více témat se stejným názvem.

Tento parametr můžete nastavit na libovolnou celočíselnou hodnotu: použitá hodnota nemá vliv na odpověď na příkaz.

Informace o klastru se získávají lokálně od správce front.



### CommandScope (MQCFST)

Rozsah příkazu (identifikátor parametru: MQCACF\_COMMAND\_SCOPE). Tento parametr se vztahuje pouze k produktu z/OS .

Uvádí, jak se příkaz provádí, když je správce front členem skupiny sdílení front. Můžete uvést jednu z následujících možností:

- prázdné (nebo vynechte parametr úplně). Příkaz bude proveden ve správci front, v němž byl zadán.
- Název správce front. Příkaz se provede ve vámi specifikujete správce front a bude aktivní v rámci skupiny sdílení front. Uvedete-li jiné jméno správce front než správce front, do kterého jste zadali správce front, musíte používat prostředí skupiny sdílení front a musí být povolen příkazový server.
- Hvězdička (\*). Příkaz se provádí na lokálním správci front a je také předán každému aktivnímu správci front ve skupině sdílení front.

Maximální délka je MQ\_QSG\_NAME\_LENGTH.

*CommandScope* nelze použít jako parametr k filtrování.

### **IntegerFilterCommand (MQCFIF)**

Deskriptor příkazu filtru celých čísel. Identifikátor parametru musí být libovolný celočíselný parametr typu povolený v produktu *TopicAttrs* kromě MQIACF\_ALL.

Tento parametr slouží k omezení výstupu z příkazu určením podmínky filtru. Informace o použití této podmínky filtru viz [“MQCFIF-parametr filtru celých čísel PCF”](#) na stránce 1838 .

Pokud uvedete filtr celého čísla, nemůžete také uvést řetězcový filtr pomocí parametru *StringFilterCommand* .



### **QSGDisposition (MQCFIN)**

Dispozice objektu v rámci skupiny (identifikátor parametru: MQIA\_QSG\_DISP). Tento parametr se vztahuje pouze k produktu z/OS .

Určuje dispozice objektu, pro který mají být vráceny informace (tedy tam, kde je definován a jak se chová). Hodnota může být některá z následujících:

#### **MQQSGD\_LIVE**

Objekt je definován jako MQQSGD\_Q\_MMGR nebo MQQSGD\_COPY. Hodnota MQQSGD\_LIVE je výchozí hodnotou, pokud není zadán parametr.

#### **MQQSGD\_VŠE**

Objekt je definován jako MQQSGD\_Q\_MMGR nebo MQQSGD\_COPY.

Existuje-li prostředí sdílené správce front a příkaz se provádí ve správci front, kde byl zadán, tato volba také zobrazí informace o objektech definovaných s MQQSGD\_GROUP.

Je-li zadán nebo výchozím nastavením MQQSGD\_LIVE, nebo pokud je MQQSGD\_ALL zadán v prostředí sdíleného správce front, může příkaz dát duplicitní názvy (s různými dispozitivy).

#### **MQQSD\_KOPIE**

Objekt je definován jako MQQSGD\_COPY.

#### **SKUPINA MQQSGD\_GROUP**

Objekt je definován jako MQQSGD\_GROUP. MQQSGD\_GROUP je povolen pouze v prostředí sdílené fronty.

#### **MQQSGD\_Q\_MGR**

Objekt je definován jako MQQSGD\_Q\_MGR.

#### **MQQSGD\_PRIVATE**

Objekt je definován buď jako MQQSGD\_Q\_MGR, nebo MQQSGD\_COPY. MQQSGD\_PRIVATE vrací stejné informace jako MQQSGD\_LIVE.

*QSGDisposition* nelze použít jako parametr k filtrování.

### **StringFilterCommand (MQCFSF)**

Deskriptor příkazu filtru řetězce. Identifikátor parametru musí být jakýkoli parametr typu řetězec povolený v *TopicAttrs* kromě MQCA\_TOPIC\_NAME. Tento parametr slouží k omezení výstupu z příkazu určením podmínky filtru. Informace o použití této podmínky filtru viz [“MQCFSF-parametr filtru řetězce PCF”](#) na stránce 1845 .



Pokud uvedete filtr řetězce, nemůžete také zadat celočíselný filtr pomocí parametru *IntegerFilterCommand*.

### **TopicAttrs (MQCFIL)**

Atributy objektu tématu (identifikátor parametru: MQIACF\_TOPIC\_ATTRS).

Seznam atributů může uvádět následující hodnotu na své vlastní výchozí hodnotě, pokud není parametr zadán:

#### **MQIACF\_ALL**

Všechny atributy.

nebo kombinace následujících možností:

#### **MQCA\_ALTERATION\_DATE**

Datum, kdy byly informace naposledy změněny.

#### **MQCA\_ALTERATION\_TIME**

Čas, kdy byly informace naposledy změněny.

#### **MQCA\_NÁZEV\_KLASTRU**

Klaster, který má být použit pro šíření publikování a odběru pro správce front přihlášení/odběr pro toto téma.

#### **MQCA\_CLUSTER\_DATE**

Datum, kdy byly tyto informace k dispozici pro lokálního správce front.

#### **ČAS MQCA\_CLUSTER\_TIME**

Doba, kdy byly tyto informace k dispozici pro lokálního správce front.

#### **MQCA\_CLUSTER\_Q\_MGR\_NAME**

Správce front, který je hostitelem tématu.

#### **MQCA\_CUSTOM**

Vlastní atribut pro nové funkce.

#### **MQCA\_MODEL\_DURABLE\_Q**

Název modelové fronty pro trvalé spravované odběry.

#### **MQCA\_MODEL\_NON\_DURABLE\_Q**

Název modelové fronty pro netrvalé spravované odběry.

#### **POPIS MQCA\_TOPIC\_DESC**

Popis objektu tématu.

#### **NÁZEV\_TÉMA\_MQCATION\_\_NAME**

Název objektu tématu.

#### **ŘETĚZEC MQCA\_TOPIC\_STRING**

Řetězec tématu pro objekt tématu.

#### **MQIA\_CLUSTER\_OBJECT\_STATE**

Aktuální stav definice klastrovaného tématu.

#### **MQIA\_CLUSTER\_PUT\_ROUTE**

Chování směrování publikací mezi správcem front v klastru.

#### **MQIA\_DEF\_PRIORITA**

Výchozí priorita zprávy.

#### **MQIA\_DEF\_PUT\_RESPONSE\_TYPE**

Výchozí odezva na operaci put

#### **MQIA\_DURABLE\_SUB**

Údaj určující, zda jsou povoleny trvalé odběry.

#### **MQIA\_INHIBIT\_PUB**

Zda jsou publikování povolena.

#### **MQIA\_INHIBIT\_SUB**

Zda jsou povoleny odběry.

**MQIA\_NPM\_DELIVERY**

Mechanismus doručení pro netrvalé zprávy.

**MQIA\_PM\_DORUČENÍ**

Mechanismus doručení pro trvalé zprávy.

**MQIA\_PROXY\_SUB**

Určuje, zda má být pro toto téma odeslán odběr serveru proxy, i když neexistují žádné lokální odběry.

**MQIA\_PUB\_SCOPE**

Určuje, zda má tento správce front šířit publikace do správců front jako součást hierarchie nebo klastru publikování/odběru.

**MQIA\_SUB\_SCOPE**

Určuje, zda má tento správce front šířit odběry do správců front jako součást hierarchie nebo v klastru publikování/odběru.

**MQIA\_TOPIC\_DEF\_PERSISTENCE**

Výchozí trvalost zpráv.

**MQIA\_USE\_DEAD\_LETTER\_Q**

Určuje, zda se fronta nedoručených zpráv používá v případě, že zprávy publikování nelze doručit do správné fronty odběratele.

**TopicType (MQCFIN)**

Informace o klastru (identifikátor parametru: MQIA\_TOPIC\_TYPE).

Je-li tento parametr přítomen, mohou být vhodné fronty omezeny na zadaný typ. Jakýkoli selektor atributu, který je zadán v seznamu TopicAttrs a který je platný pouze pro témata odlišného typu, je ignorován; není vyvolána žádná chyba.

Není-li tento parametr zadán (nebo je-li zadán parametr MQIACF\_ALL), jsou vhodné fronty všech typů. Každý určený atribut musí být platným selektorem atributu tématu (to znamená, že musí být v následujícím seznamu), ale nemusí být použitelný pro všechny nebo žádné z vrácených témat. Selektory atributů témat, které jsou platné, ale nejsou použitelné pro danou frontu, jsou ignorovány; neobjevují se žádné chybové zprávy a nejsou vráceny žádné atributy.

Hodnota může být některá z následujících:

**MQTOP\_ALL**

Zobrazí se všechny typy témat. Funkce MQTOPT\_ALL obsahuje témata klastru, pokud je také zadán parametr ClusterInfo . MQTOPT\_ALL je výchozí hodnota.

**KLASTR MQTOP\_CLUSTER**

Témata, která jsou definována v klastrech publikování/odběru, jsou vrácena.

**MQTOP\_LOCAL**

Lokálně definovaná témata se zobrazí.

**Zjišťovat téma (odpověď)**

Odpověď na příkaz Inquire Topic (MQCMD\_INQUIRE\_TOPIC) se skládá ze záhlaví odezvy následovaného strukturou *TopicName* (a pouze s z/OS strukturou *QSG Disposition*) a požadovanou kombinací struktur parametru atributu (kde je to vhodné).

HP Integrity NonStop Server	IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
	✓	✓	✓	✓

**Vždy vráceno:**

*TopicName* , *TopicType* ,  *QSGDisposition*

## Vráceno:

*AlterationDate* , *AlterationTime* , *ClusterName* , *ClusterObjectState* ,  
*ClusterPubRoute* , *CommInfo* , *Custom* , *DefPersistence* ,  
*DefPriority* , *DefPutResponse* , *DurableModelQName* , *DurableSubscriptions* ,  
*InhibitPublications* , *InhibitSubscriptions* , *Multicast* , *NonDurableModelQName* ,  
*NonPersistentMsgDelivery* , *PersistentMsgDelivery* , *ProxySubscriptions* ,  
*PublicationScope* , *QMgrName* , *SubscriptionScope* , *TopicDesc* , *TopicString* ,  
*UseDLQ* , *WildcardOperation*

## Data odpovědi

### **AlterationDate (MQCFST)**

Datum změny (identifikátor parametru: MQCA\_ALTERATION\_DATE).

Datum, kdy byly informace naposledy pozměněny, ve formuli yy-yy-mm-dd.

### **AlterationTime (MQCFST)**

Čas změny (identifikátor parametru: MQCA\_ALTERATION\_TIME).

Čas, kdy byly informace naposledy změněny, ve formuli hh.mm.ss.

### **ClusterName (MQCFST)**

Název klastru, ke kterému toto téma patří. (identifikátor parametru: MQCA\_CLUSTER\_NAME).

Maximální délka řetězce je MQ\_CLUSTER\_NAME\_LENGTH. Nastavením tohoto parametru na klastru, jehož členem je tento správce front, informujete všechny správce front v klastru o tomto tématu. Veškeré publikace k tomuto tématu nebo řetězci tématu pod ním, vložené do libovolného správce front v klastru, se předávají do odběrů na všech ostatních správcích front v klastru. Další informace viz [Distribuované sítě pro publikace/odběry](#).

Hodnota může být některá z následujících:

#### **Prázdný**

Pokud nemá žádný objekt tématu nad tímto tématem ve stromu tématu nastaven tento parametr na název klastru, nepatří toto téma do klastru. Publikování a odběry tohoto tématu se nebudou předávat do správců front pro publikování/odběry připojené do klastru. Pokud uzel tématu výše ve stromu tématu má nastavený název klastru, budou se publikování a odběry tohoto tématu předávat i prostřednictvím klastru.

Tato hodnota je výchozí hodnotou tohoto parametru, není-li uvedena žádná jiná hodnota.

#### **Řetězec**

Téma patří do tohoto klastru. Nedoporučuje se nastavení na jiný klastr z objektu tématu, nad tímto objektem tématu ve stromu témat. Ostatní správci front v klastru budou respektovat tuto definici objektu, pokud na těchto správcích front nebude existovat lokální definice se stejným názvem.

Pokud je parametr **PublicationScope** nebo **SubscriptionScope** nastaven na hodnotu MQSCOPE\_ALL, je tato hodnota klastrem, který se má použít pro šíření publikací a odběrů tohoto tématu na správce front publikování/odběru připojených do klastru.

### **ClusterObjectState (MQCFIN)**

Aktuální stav definice klastrovaného tématu (identifikátor parametru: MQCA\_CLUSTER\_OBJECT\_STATE).

Hodnota může být některá z následujících:

#### **MQCLST\_ACTIVE**

Téma klastru je správně nakonfigurováno a drží se jej tento správce front.

#### **NEVYŘÍZENÉ MQCLST\_PENDING**

Tento stav se zobrazuje pouze pro správce front hostitele a hlásí se v situaci, kdy bylo vytvořeno téma, avšak úplné úložiště dosud neprovedlo jeho rozšíření do klastru. Možným důvodem je skutečnost, že správce front hostitele není připojen k úplnému úložišti nebo úplné úložiště považuje téma za neplatné.

## **NEPLATNÁ HODNOTA MQCLST\_INVALID**

Tato definice tématu klastru koliduje s dřívější definicí v klastru, a proto není momentálně aktivní.

## **CHYBA MQCLST\_ERROR**

Došlo k chybě v souvislosti s tímto objektem tématu.

Tento parametr se obvykle používá k podpoře diagnostiky, je-li definováno více definic ve stejném tématu klastru v různých správcích front, přičemž tyto definice nejsou identické. Viz [Směrování pro klastry publikování/odběru: poznámky o chování](#).

## **ClusterPubRoute (MQCFIN)**

Chování směrování publikací mezi správci front v klastru (identifikátor parametru: MQIA\_CLUSTER\_PUB\_ROUTE).

Hodnota může být některá z následujících:

### **MQCLROUTE\_DIRECT**

Pokud nakonfigurujete přímo směrované klastrované téma ve správci front, všichni správci front ve klastru budou mít informace o všech ostatních správcích front ve klastru. Při provádění operací publikování a odběru se každý správce fronty může připojit přímo k jinému správci fronty v klastru.

### **MQCLROUTE\_TOPIC\_HOST**

Při použití směrování hostitelů témat budou mít všichni správci front v klastru informace o správcích front klastru, kteří jsou hostiteli směrované definice tématu (tj. správcích front, na kterých jste definovali objekt tématu). Při provádění operací publikování a odběru se správci front v klastru připojí pouze ke správcům front hostitele tématu a nikoli přímo každý s každým. Správci front hostitele tématu odpovídají za směrování publikování ze správců front, na nichž dochází k publikování publikací, na správce front s odpovídajícími odběry.

## **CommInfo (MQCFST)**

Název objektu informací o komunikaci (identifikátor parametru: MQCA\_COMM\_INFO\_\_NAME).

Zobrazí vyřešenou hodnotu názvu objektu s informacemi o komunikaci, který má být použit pro tento uzel tématu.

Maximální délka řetězce je MQ\_COMM\_INFO\_NAME\_LENGTH.

## **Custom (MQCFST)**

Vlastní atribut pro nové funkce (identifikátor parametru: MQCA\_CUSTOM).

Tento atribut je vyhrazen pro konfiguraci nových funkcí před zavedením oddělených atributů. Může obsahovat hodnoty nula nebo více atributů jako dvojice názvu atributu a hodnoty, oddělených alespoň jedním mezerou. Dvojice názvu atributu a hodnoty mají tvar NAME (VALUE).

Tento popis bude aktualizován při použití funkcí používajících tento atribut.

## **DefPersistence (MQCFIN)**

Výchozí perzistence (identifikátor parametru: MQIA\_TOPIC\_DEF\_PERSISTENCE).

Hodnota může být následující:

### **MQPER\_PERSISTENCE\_AS\_PARENT**

Výchozí perzistence je založena na nastavení nejbližšího nadřazeného objektu administrativního tématu ve stromu témat.

### **MQPER\_PERSISTENT**

Zpráva je trvalá.

### **MQPER\_NOT\_PERSISTENT**

Zpráva není trvalá.

## **DefPriority (MQCFIN)**

Výchozí priorita (identifikátor parametru: MQIA\_DEF\_PRIORITY).

## **DefPutResponse (MQCFIN)**

Výchozí vložení odezvy (identifikátor parametru: MQIA\_DEF\_PUT\_RESPONSE\_TYPE).

Hodnota může být následující:

**ODEZVA MQPRT\_ASYNC\_RESPONSE**

Operace vložení je vydána asynchronně a vrací podmnožinu polí MQMD.

**MQPRT\_RESPONSE\_AS\_PARENT**

Výchozí hodnota odezvy vložení je založena na nastavení nejbližšího nadřazeného objektu tématu administrace ve stromu témat.

**MQPRT\_SYNC\_RESPONSE**

Operace vložení je vydávána synchronně a vrací se odezva.

***DurableModelQName (MQCFST)***

Název modelové fronty, která má být použita pro trvalé spravované odběry (identifikátor parametru: MQCA\_MODEL\_DURABLE\_Q).

Maximální délka řetězce je MQ\_Q\_NAME\_LENGTH.

***DurableSubscriptions (MQCFIN)***

Určuje, zda mají být aplikace povoleny pro trvalé odběry (identifikátor parametru: MQIA\_DURABLE\_SUB).

Hodnota může být následující:

**MQSUB\_DURABLE\_AS\_PARENT**

Údaj určující, zda jsou povoleny trvalé odběry, je založeno na nastavení nejbližšího nadřazeného objektu administrativního tématu ve stromu témat.

**MQSUB\_DURABLE\_ALLOWED**

Trvalé odběry jsou povoleny.

**MQSUB\_DURABLE\_BLOKOVÁNO**

Trvalé odběry nejsou povoleny.

***InhibitPublications (MQCFIN)***

Určuje, zda jsou publikování povolena pro toto téma (identifikátor parametru: MQIA\_INHIBIT\_PUB).

Hodnota může být následující:

**MQTA\_PUB\_AS\_PARENT**

Údaj o tom, zda lze zprávy publikovat v tomto tématu, je založeno na nastavení nejbližšího nadřazeného objektu administrativního tématu ve stromu témat.

**MQTA\_PUB\_BLOKOVÁNO**

Pro toto téma jsou blokována publikování.

**MQTA\_PUB\_ALLOWED**

Publikace jsou pro toto téma povoleny.

***InhibitSubscriptions (MQCFIN)***

Určuje, zda jsou odběry povoleny pro toto téma (identifikátor parametru: MQIA\_INHIBIT\_SUB).

Hodnota může být následující:

**MQTA\_SUB\_AS\_PARENT**

Určuje, zda se aplikace mohou přihlásit k odběru tohoto tématu, a to na základě nastavení nejbližšího nadřazeného objektu administrativního tématu ve stromu témat.

**MQTA\_SUB\_BLOKOVÁNO**

Odběry jsou pro toto téma blokovány.

**MQTA\_SUB\_ALLOWED**

Odběry jsou povoleny pro toto téma.

***Multicast (MQCFIN)***

Určuje, zda má být pro toto téma použito výběrové vysílání (identifikátor parametru: MQIA\_MULTICAST).

Vrácená hodnota:

**MQMC\_POVOLENO**

Výběrové vysílání lze použít.

**MQMC\_DISABLED**

Výběrové vysílání se nepoužije.

**POUZE MQMC\_C**

Na tomto tématu lze použít pouze publikování a odběr výběrového vysílání.

**NonDurableModelQName (MQCFST)**

Název modelové fronty, která má být použita pro netrvalé spravované odběry (identifikátor parametru: MQCA\_MODEL\_NON\_DURABLE\_Q).

Maximální délka řetězce je MQ\_Q\_NAME\_LENGTH.

**NonPersistentMsgDelivery (MQCFIN)**

Mechanismus doručení pro netrvalé zprávy publikované v rámci tohoto tématu (identifikátor parametru: MQIA\_NPM\_DELIVERY).

Hodnota může být následující:

**MQDLV\_AS\_PARENT**

Použitý mechanismus doručení je založen na nastavení prvního nadřazeného administrativního uzlu nalezeného ve stromu témat souvisejících s tímto tématem.

**MQDLV\_ALL**

Netrvalé zprávy musí být doručeny všem odběratelům, bez ohledu na trvalost pro volání MQPUT, aby bylo možné hlásit úspěch. Pokud dojde k selhání doručení u žádného odběratele, neobdrží se žádná další odběratelé zprávu a příkaz MQPUT se nezdaří.

**MQDLV\_ALL\_DUR**

Netrvalé zprávy musí být doručeny všem trvalým odběratelům. Fakt, že selhalo doručení netrvalé zprávy některým netrvalým odběratelům neznámá, že bude na volání MQPUT vrácena chyba. Pokud dojde k selhání doručení pro trvalé odběratele, neobdrží zprávu ani další odběratelé a příkaz MQPUT se nezdaří.

**MQDLV\_ALL\_AVAIL**

Netrvalé zprávy jsou doručeny všem odběratelům, kteří mohou přijmout zprávu. Fakt, že selhalo doručení zprávy některému z odběratelů, nezabrání jejímu doručení ostatním odběratelům.

**PersistentMsgDelivery (MQCFIN)**

Mechanismus doručení pro trvalé zprávy publikované v rámci tohoto tématu (identifikátor parametru: MQIA\_PM\_DELIVERY).

Hodnota může být následující:

**MQDLV\_AS\_PARENT**

Použitý mechanismus doručení je založen na nastavení prvního nadřazeného administrativního uzlu nalezeného ve stromu témat souvisejících s tímto tématem.

**MQDLV\_ALL**

Trvalé zprávy musí být doručeny všem odběratelům, bez ohledu na trvalost pro volání MQPUT, aby bylo možné hlásit úspěch. Pokud dojde k selhání doručení u žádného odběratele, neobdrží se žádná další odběratelé zprávu a příkaz MQPUT se nezdaří.

**MQDLV\_ALL\_DUR**

Trvalé zprávy musí být doručeny všem trvalým odběratelům. Fakt, že selhalo doručení trvalé zprávy některým netrvalým odběratelům neznámá, že bude na volání MQPUT vrácena chyba. Pokud dojde k selhání doručení pro trvalé odběratele, neobdrží zprávu ani další odběratelé a příkaz MQPUT se nezdaří.

**MQDLV\_ALL\_AVAIL**

Trvalé zprávy jsou doručeny všem odběratelům, kteří mohou přijmout zprávu. Fakt, že selhalo doručení zprávy některému z odběratelů, nezabrání jejímu doručení ostatním odběratelům.

**ProxySubscriptions (MQCFIN)**

Určuje, zda má být pro toto téma odeslán odběr serveru proxy, a to i v případě, že neexistují žádné lokální odběry, k přímo připojeným správcům front (identifikátor parametru: MQIA\_PROXY\_SUB).

Hodnota může být následující:

**MQTA\_PROXY\_SUB\_FORCE**

K připojeným správcům front se odešle proxy odběr, i když neexistují žádné lokální odběry.

**MQTA\_PROXY\_SUB\_FIRSTUSE**

Proxy odběr je odeslán na toto téma pouze v případě, že existuje lokální odběr.

**PublicationScope (MQCFIN)**

Určuje, zda tento správce front šíří publikace do správců front jako součást hierarchie nebo jako součást klastru publikování/odběru (identifikátor parametru: MQIA\_PUB\_COPE).

Hodnota může být následující:

**MQSCOPE\_ALL**

Publikace pro toto téma jsou šířeny do hierarchicky propojených správců front a do správců front publikování a odběru připojených ke klastru.

**MQSCOPE\_AS\_PARENT**

Určuje, zda tento správce front šíří publikace do správců front jako část hierarchie nebo jako část klastru publikování/odběru, je založen na nastavení prvního nadřazeného administrativního uzlu nalezeného ve stromu témat souvisejících s tímto tématem.

Hodnota MQSCOPE\_AS\_PARENT je výchozí hodnotou pro tento parametr, pokud není zadána žádná hodnota.

**MQSCOPE\_QMGR**

Publikace pro toto téma se nešíří do jiných správců front.

**Poznámka:** Toto chování můžete potlačit na základě publikování po jednotlivých publikování pomocí příkazu MQPMO\_SCOPE\_QMGR v rámci voleb vkládání zpráv.

**QMgrName (MQCFST)**

Název lokálního správce front (identifikátor parametru: MQCA\_CLUSTER\_Q\_MGR\_NAME).

Maximální délka řetězce je MQ\_Q\_MGR\_NAME\_LENGTH

**SubscriptionScope (MQCFIN)**

Určuje, zda tento správce front šíří odběry do správců front jako součást hierarchie nebo jako součást klastru publikování/odběru (identifikátor parametru: MQIA\_SUBSCOPE).

Hodnota může být následující:

**MQSCOPE\_ALL**

Odběry pro toto téma jsou šířeny do hierarchicky propojených správců front a k publikování a odběru správců front připojených k klastru.

**MQSCOPE\_AS\_PARENT**

Určuje, zda tento správce front šíří odběry do správců front jako část hierarchie nebo jako část klastru publikování/odběru, je založen na nastavení prvního nadřazeného administrativního uzlu nalezeného ve stromu témat souvisejících s tímto tématem.

Hodnota MQSCOPE\_AS\_PARENT je výchozí hodnotou pro tento parametr, pokud není zadána žádná hodnota.

**MQSCOPE\_QMGR**

Odběry pro toto téma nejsou šířeny do jiných správců front.

**Poznámka:** Toto chování lze potlačit na základě odběrů prostřednictvím odběru MQSO\_COPE\_QMGR v deskriptoru odběru nebo parametru SUBSCOPE (QMGR) v příkazu DEFINE SUB.

**TopicDesc (MQCFST)**

Popis tématu (identifikátor parametru: MQCA\_TOPIC\_DESC).

Maximální délka je MQ\_TOPIC\_DESC\_LENGTH.

**TopicName (MQCFST)**

Název objektu tématu (identifikátor parametru: MQCA\_TOPIC\_NAME).

Maximální délka řetězce je MQ\_TOPIC\_NAME\_LENGTH.

### **TopicString (MQCFST)**

Řetězec tématu (identifikátor parametru: MQCA\_TOPIC\_STRING).

Znak '/' v rámci tohoto řetězce má speciální význam. odděluje prvky ve stromu témat. Řetězec tématu může začínat znakem '/', ale není třeba jej použít. Řetězec začínající znakem '/' není shodný s řetězcem, který se spouští bez znaku '/'. Řetězec tématu nemůže končit znakem '/".

Maximální délka řetězce je MQ\_TOPIC\_STR\_LENGTH.

### **TopicType (MQCFIN)**

Zda se tento objekt nachází v lokálním nebo klastrovaném tématu (identifikátor parametru: MQIA\_TOPIC\_TYPE).

Hodnota může být následující:

#### **MQTOP\_LOCAL**

Tento objekt je lokální téma.

#### **KLASTR MQTOP\_CLUSTER**

Tento objekt je téma klastru.

### **UseDLQ (MQCFIN)**

Určuje, zda by měla být fronta nedoručených zpráv (nebo fronta nedoručených zpráv) používána při doručení příkazu cannote do správné fronty odběratele (identifikátor parametru: MQIA\_USE\_DEAD\_LETTER\_Q).

Hodnota může být:

#### **MQUSEDLQ\_NO**

Zprávy publikování, které nelze doručit do správné fronty odběratele, jsou považovány za selhání při vložení zprávy a volání MQPUT aplikace na určité téma selže v souladu s nastavením parametrů NPMMSGDLV a PMSGDLV.

#### **MQUSEDLQ\_YES**

Pokud atribut DEADQ správce front poskytuje název fronty nedoručených zpráv, bude použit. V opačném případě bude použita hodnota behaviour pro položku MQUSEDLQ\_NO.

#### **MQUSEDLQ\_AS\_PARENT**

Zda se má používat fronta nedoručených zpráv, je založena na nastavení nejbližšího objektu tématu administrace ve stromu témat.

### **WildcardOperation (MQCFIN)**

Chování odběrů včetně zástupných znaků vytvořených v tomto tématu (identifikátor parametru: MQIA\_WILDCARD\_OPERATION).

Hodnota může být následující:

#### **MQTA\_PASSTHRU**

Odběry provedené s použitím názvů témat se zástupnými znaky, které jsou méně specifické než řetězec tématu v tomto objektu tématu, přijímají publikace k tomuto tématu a k řetězcům témat specifičtěji specifičtěji než toto téma. MQTA\_PASSTHRU je výchozí hodnota dodávaná s produktem IBM MQ.

#### **MQTA\_BLOCK**

Odběry provedené pomocí názvů témat se zástupnými znaky, které jsou méně specifické než řetězec tématu v tomto objektu tématu, nepřijímají publikace k tomuto tématu nebo k řetězcům témat specifičtěji specifičtěji než toto téma.

## **Zjistit názvy témat**

Příkaz Inquire Topic Names (MQCMD\_INQUIRE\_TOPIC\_NAMES) zkliduje seznam názvů administrativních témat, které odpovídají zadanému generickému názvu tématu.

<b>HP Integrity NonStop Server</b>	<b>IBM i</b>	<b>SYSTÉM UNIX a Linux</b>	<b>Windows</b>	<b>z/OS</b>
	✓	✓	✓	✓



## Povinné parametry

### **TopicName (MQCFST)**

Název objektu administrativního tématu (identifikátor parametru: MQCA\_TOPIC\_NAME).

Určuje název objektu tématu správy, pro který mají být informace vráceny.

Jsou podporovány generické názvy objektů témat. Generický název je řetězec znaků následovaný hvězdičkou (\*), například ABC\*, a vybírá všechny objekty s názvy, které začínají na vybraný řetězec znaků. Hvězdička ve vlastním seznamu odpovídá všem možným názvům.

Maximální délka řetězce je MQ\_TOPIC\_NAME\_LENGTH.

## Nepovinné parametry



### **CommandScope (MQCFST)**

Rozsah příkazu (identifikátor parametru: MQCACF\_COMMAND\_SCOPE). Tento parametr se vztahuje pouze k produktu z/OS .

Uvádí, jak se příkaz provádí, když je správce front členem skupiny sdílení front. Můžete uvést jednu z následujících možností:

- prázdné (nebo vynechte parametr úplně). Příkaz bude proveden ve správci front, v němž byl zadán.
- Název správce front. Příkaz se provede ve vámi specifikujete správce front a bude aktivní v rámci skupiny sdílení front. Uvedete-li jiné jméno správce front než správce front, do kterého jste zadali správce front, musíte používat prostředí skupiny sdílení front a musí být povolen příkazový server.
- Hvězdička (\*). Příkaz se provádí na lokálním správci front a je také předán každému aktivnímu správci front ve skupině sdílení front.

Maximální délka je MQ\_QSG\_NAME\_LENGTH.

### **QSGDisposition (MQCFIN)**

Dispozice objektu v rámci skupiny (identifikátor parametru: MQIA\_QSG\_DISP). Tento parametr se vztahuje pouze k produktu z/OS .

Určuje dispozice objektu, pro který mají být vráceny informace (tedy tam, kde je definován a jak se chová). Hodnota může být některá z následujících:

#### **MQQSGD\_LIVE**

Objekt je definován jako MQQSGD\_Q\_MMGR nebo MQQSGD\_COPY. Hodnota MQQSGD\_LIVE je výchozí hodnotou, pokud není zadán parametr.

#### **MQQSGD\_VŠE**

Objekt je definován jako MQQSGD\_Q\_MMGR nebo MQQSGD\_COPY.

Existuje-li prostředí sdílené správce front a příkaz se provádí ve správci front, kde byl zadán, tato volba také zobrazí informace o objektech definovaných s MQQSGD\_GROUP.

Je-li zadán nebo výchozím nastavení MQQSGD\_LIVE, nebo pokud je MQQSGD\_ALL zadán v prostředí sdíleného správce front, může příkaz dát duplicitní názvy (s různými dispozity).

#### **MQQSD\_KOPIE**

Objekt je definován jako MQQSGD\_COPY.

#### **SKUPINA MQQSGD\_GROUP**

Objekt je definován jako MQQSGD\_GROUP. MQQSGD\_GROUP je povolen pouze v prostředí sdílené fronty.

#### **MQQSGD\_Q\_MGR**

Objekt je definován jako MQQSGD\_Q\_MGR.

#### **MQQSGD\_PRIVATE**

Objekt je definován jako MQQSGD\_Q\_MMGR nebo MQQSGD\_COPY. MQQSGD\_PRIVATE vrací stejné informace jako MQQSGD\_LIVE.

## Zjišťovat názvy témat (odpověď)

Odpověď na příkaz Inquire Topic Names (MQCMD\_INQUIRE\_TOPIC\_NAMES) se skládá z hlavičky odpovědi následované strukturou parametrů, která dává nula nebo více názvů, které odpovídají zadanému názvu administrativního tématu.

HP Integrity NonStop Server	IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
	✓	✓	✓	✓

### z/OS

Navíc pouze v systému z/OS je vrácena struktura parametrů *QSGDispositions* (se stejným počtem položek jako struktura *TopicNames*). Každý záznam v této struktuře označuje dispozice objektu s odpovídající položkou ve struktuře *TopicNames*.

#### Vždy vráceno:

*TopicNames*, **z/OS** *QSGDispositions*

#### Vráceno:

Není

## Data odpovědi

### *TopicNames* (MQCFSL)

Seznam názvů objektů tématu (identifikátor parametru: MQCACF\_TOPIC\_NAMES).

### z/OS

### *QSGDispositions* (MQCFIL)

Seznam dispozic QSG (identifikátor parametru: MQIACF\_QSG\_DISPS). Tento parametr je platný pouze pro z/OS. Hodnota může být následující:

#### MQQSD\_KOPIE

Objekt je definován jako MQQSGD\_COPY.

#### SKUPINA MQQSGD\_GROUP

Objekt je definován jako MQQSGD\_GROUP.

#### MQQSGD\_Q\_MGR

Objekt je definován jako MQQSGD\_Q\_MGR.

## Zjistit stav tématu

Příkaz Inquire Topic Status (MQCMD\_INQUIRE\_TOPIC\_STATUS) nepopírá stav určitého tématu, nebo téma a jeho podřízená témata. Příkaz Zjišťovat stav tématu má požadovaný parametr. Příkaz Zjišťovat stav tématu má volitelné parametry.

HP Integrity NonStop Server	IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
	✓	✓	✓	✓

## Povinné parametry

### *TopicString* (MQCFST)

Řetězec tématu (identifikátor parametru: MQCA\_TOPIC\_STRING).

Název řetězce tématu, který se má zobrazit. IBM MQ používá zástupné znaky tématu ('#' a '+') a nezachází s koncovou hvězdičkou jako zástupný znak. Další informace o používání zástupných znaků najdete v souvisejícím tématu.

Maximální délka řetězce je MQ\_TOPIC\_STR\_LENGTH.

## Nepovinné parametry

### **CommandScope (MQCFST)**

Rozsah příkazu (identifikátor parametru: MQCACF\_COMMAND\_SCOPE). Tento parametr se vztahuje pouze k produktu z/OS .

Uvádí, jak se příkaz provádí, když je správce front členem skupiny sdílení front. Můžete uvést jednu z následujících možností:

- Mezera (nebo vynechte parametr úplně). Příkaz se spustí ve správci front, do kterého jste jej zadali.
- Název správce front. Příkaz se spustí ve správci front, který zadáte, je-li aktivní v rámci skupiny sdílení front. Uvedete-li název správce front jiný než správce front, v němž jste zadali příkaz, musíte používat prostředí skupiny sdílení front a musí být povolen příkazový server.
- Hvězdička (\*). Tento příkaz je spuštěn v lokálním správci front a je také předán každému aktivnímu správci front ve skupině sdílení front.

Maximální délka je MQ\_QSG\_NAME\_LENGTH.

Jako parametr filtru nemůžete použít CommandScope .

### **IntegerFilterCommand (MQCFIF)**

Deskriptor příkazu filtru celých čísel, který používáte k omezení výstupu z příkazu. Identifikátor parametru musí být celočíselný typ a musí se jednat o jednu z hodnot povolených pro *MQIACF\_TOPIC\_SUB\_STATUS*, *MQIACF\_TOPIC\_PUB\_STATUS* nebo *MQIACF\_TOPIC\_STATUS*, kromě *MQIACF\_ALL*.

Pokud uvedete filtr celého čísla, nemůžete také uvést řetězcový filtr s parametrem *StringFilterCommand* .

### **StatusType (MQCFIN)**

Typ stavu, který má být vrácen (identifikátor parametru: MQIACF\_TOPIC\_STATUS\_TYPE).

Hodnota může být následující:

**MQIACF\_TOPIC\_STATUS**  
**MQIACF\_TOPIC\_SUB**  
**MQIACF\_TOPIC\_PUB**

Tento příkaz ignoruje všechny selektory atributů uvedené v seznamu *TopicStatusAttrs* , které nejsou platné pro vybraný *StatusType* , a příkaz nepřináší žádnou chybu.

Výchozí hodnota, pokud tento parametr není zadán, je **MQIACF\_TOPIC\_STATUS**.

### **StringFilterCommand (MQCFSF)**

Deskriptor příkazu filtru řetězce. Identifikátor parametru musí být jakýkoli parametr typu řetězec povolený pro *MQIACF\_TOPIC\_SUB\_STATUS*, *MQIACF\_TOPIC\_PUB\_STATUS* nebo *MQIACF\_TOPIC\_STATUS*, kromě *MQIACF\_ALL*, nebo identifikátor *MQCA\_TOPIC\_STRING\_FILTER* , který se má filtrovat na řetězec tématu.

Použijte identifikátor parametru k omezení výstupu z příkazu uvedením podmínky filtru. Ujistěte se, že je parametr platný pro typ vybraný v parametru *StatusType*. Pokud uvedete filtr řetězce, nemůžete také zadat celočíselný filtr pomocí parametru *IntegerFilterCommand* .

### **TopicStatusAttrs (MQCFIL)**

Atributy stavu tématu (identifikátor parametru: MQIACF\_TOPIC\_STATUS\_ATTRS)

Výchozí hodnota použitá v případě, že parametr není zadán, je:

*MQIACF\_ALL*

Můžete zadat libovolnou z hodnot parametrů uvedených v seznamu [“Zjistit stav tématu \(odezva\)”](#) na [stránce 1756](#). Není chybou požadovat informace o stavu, které nejsou relevantní pro konkrétní typ stavu, ale odpověď neobsahuje žádné informace o dané hodnotě.

## Zjistit stav tématu (odezva)

Odezva na téma Dotaz na zjišťování (MQCMD\_INQUIRE\_TOPIC\_STATUS) se skládá ze záhlaví odezvy, následovaného strukturou *TopicString* a požadovanou kombinací struktur parametru atributu (kde je to vhodné). Příkaz Inquire Topic Status vrací požadované hodnoty, je-li *StatusType* MQIACF\_TOPIC\_STATUS. Příkaz Inquire Topic Status vrací požadované hodnoty, je-li položka *StatusType* MQIACF\_TOPIC\_STATUS\_SUB. Příkaz Inquire Topic Status vrací požadované hodnoty, je-li parametr *StatusType* MQIACF\_TOPIC\_STATUS\_PUB.

HP Integrity NonStop Server	IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
	✓	✓	✓	✓

### Vždy vráceno:

*TopicString*

### Vráceno, je-li požadováno, a *StatusType* je MQIACF\_TOPIC\_STATUS:

*Cluster, ClusterPubRoute, CommInfo, DefPriority, DefaultPutResponse, DefPersistence, DurableSubscriptions, InhibitPublications, InhibitSubscriptions, AdminTopicName, Multicast, DurableModelQName, NonDurableModelQName, PersistentMessageDelivery, NonPersistentMessageDelivery, RetainedPublication, PublishCount, SubscriptionScope, SubscriptionCount, PublicationScope, UseDLQ*

**Poznámka:** Příkaz Zjišťovat stav tématu vrací pouze vyřešené hodnoty pro dané téma a žádné hodnoty AS\_PARENT.

### Vráceno, je-li požadováno a *StatusType* je MQIACF\_TOPIC\_SUB:

*SubscriptionId, SubscriptionUserId, Durable, SubscriptionType, ResumeDate, ResumeTime, LastMessageDate, LastMessageTime, NumberOfMessages, ActiveConnection*

### Vráceno, je-li požadováno, a *StatusType* je MQIACF\_TOPIC\_PUB:

*LastPublishDate, LastPublishTime, NumberOfPublishes, ActiveConnection*

## Data odpovědi (TOPIC\_STATUS)

### **ClusterName** (MQCFST)

Název klastru, ke kterému toto téma patří. (identifikátor parametru: MQCA\_CLUSTER\_NAME).

Maximální délka řetězce je MQ\_CLUSTER\_NAME\_LENGTH. Nastavením tohoto parametru na klastru, jehož členem je tento správce front, informujete všechny správce front v klastru o tomto tématu. Veškeré publikace k tomuto tématu nebo řetězci tématu pod ním, vložené do libovolného správce front v klastru, se předávají do odběrů na všech ostatních správcích front v klastru. Další informace viz [Distribuované sítě pro publikace/odběry](#).

Hodnota může být některá z následujících:

#### **Prázdný**

Pokud nemá žádný objekt tématu nad tímto tématem ve stromu tématu nastaven tento parametr na název klastru, nepatří toto téma do klastru. Publikování a odběry tohoto tématu se nebudou předávat do správců front pro publikování/odběry připojené do klastru. Pokud uzel tématu výše ve stromu tématu má nastavený název klastru, budou se publikování a odběry tohoto tématu předávat i prostřednictvím klastru.

Tato hodnota je výchozí hodnotou tohoto parametru, není-li uvedena žádná jiná hodnota.

#### **Řetězec**

Téma patří do tohoto klastru. Nedoporučuje se nastavení na jiný klastr z objektu tématu, nad tímto objektem tématu ve stromu témat. Ostatní správci front v klastru budou respektovat tuto definici objektu, pokud na těchto správcích front nebude existovat lokální definice se stejným názvem.

Pokud je parametr **PublicationScope** nebo **SubscriptionScope** nastaven na hodnotu MQSCOPE\_ALL, je tato hodnota klastrem, který se má použít pro šíření publikací a odběrů tohoto tématu na správce front publikování/odběru připojených do klastru.

#### **ClusterPubRoute (MQCFIN)**

Chování směrování, které má být použito pro toto téma v klastru (identifikátor parametru: MQIA\_CLUSTER\_PUB\_ROUTE).

Možné hodnoty:

##### **MQCLROUTE\_DIRECT**

Publikování na tomto řetězci tématu, které pochází z tohoto správce front, je odesláno přímo libovolnému správci front v klastru s odpovídajícím odběrem.

##### **MQCLROUTE\_TOPIC\_HOST**

Publikování na tomto řetězci tématu pocházející z tohoto správce front je odesláno jednomu z správců front v klastru, který je hostitelem definice odpovídajícího klastrovaného objektu tématu, a z tohoto správce front do libovolného správce front v klastru s odpovídajícím odběrem.

##### **MQCLROUTE\_NONE**

Tento uzel tématu není klastrovaný.

#### **CommInfo (MQCFST)**

Název objektu informací o komunikaci (identifikátor parametru: MQCA\_COMM\_INFO\_\_NAME).

Zobrazí vyřešenou hodnotu názvu objektu s informacemi o komunikaci, který má být použit pro tento uzel tématu.

Maximální délka řetězce je MQ\_COMM\_INFO\_NAME\_LENGTH.

#### **DefPersistence (MQCFIN)**

Výchozí perzistence (identifikátor parametru: MQIA\_TOPIC\_DEF\_PERSISTENCE).

Vrácená hodnota:

##### **MQPER\_PERSISTENT**

Zpráva je trvalá.

##### **MQPER\_NOT\_PERSISTENT**

Zpráva není trvalá.

#### **DefaultPutResponse (MQCFIN)**

Výchozí vložení odezvy (identifikátor parametru: MQIA\_DEF\_PUT\_RESPONSE\_TYPE).

Vrácená hodnota:

##### **MQPRT\_SYNC\_RESPONSE**

Operace vložení je vydávána synchronně a vrací se odezva.

##### **ODEZVA MQPRT\_ASYNC\_RESPONSE**

Operace vložení je vydána asynchronně a vrací podmnožinu polí MQMD.

#### **DefPriority (MQCFIN)**

Výchozí priorita (identifikátor parametru: MQIA\_DEF\_PRIORITY).

Zobrazí vyřešenou výchozí prioritu zpráv publikovaných v rámci tématu.

#### **DurableSubscriptions (MQCFIN)**

Určuje, zda mají být aplikace povoleny pro trvalé odběry (identifikátor parametru: MQIA\_DURABLE\_SUB).

Vrácená hodnota:

##### **MQSUB\_DURABLE\_ALLOWED**

Trvalé odběry jsou povoleny.

##### **MQSUB\_DURABLE\_BLOKOVÁNO**

Trvalé odběry nejsou povoleny.

***InhibitPublications (MQCFIN)***

Určuje, zda jsou publikování povolena pro toto téma (identifikátor parametru: MQIA\_INHIBIT\_PUB).

Vrácená hodnota:

**MQTA\_PUB\_BLOKOVÁNO**

Pro toto téma jsou blokována publikování.

**MQTA\_PUB\_ALLOWED**

Publikace jsou pro toto téma povoleny.

***InhibitSubscriptions (MQCFIN)***

Určuje, zda jsou odběry povoleny pro toto téma (identifikátor parametru: MQIA\_INHIBIT\_SUB).

Vrácená hodnota:

**MQTA\_SUB\_BLOKOVÁNO**

Odběry jsou pro toto téma blokovány.

**MQTA\_SUB\_ALLOWED**

Odběry jsou povoleny pro toto téma.

***AdminTopicName (MQCFST)***

Název objektu tématu (identifikátor parametru: MQCA\_ADMIN\_TOPIC\_NAME).

Je-li téma admin-uzel, příkaz zobrazí přidružený název objektu tématu, který obsahuje konfiguraci uzlu. Pokud pole není admin-uzel, příkaz zobrazí mezeru.

Maximální délka řetězce je MQ\_TOPIC\_NAME\_LENGTH.

***Multicast (MQCFIN)***

Určuje, zda má být pro toto téma použito výběrové vysílání (identifikátor parametru: MQIA\_MULTICAST).

Vrácená hodnota:

**MQMC\_POVOLENO**

Výběrové vysílání lze použít.

**MQMC\_DISABLED**

Výběrové vysílání se nepoužije.

**POUZE MQMC\_C**

Na tomto tématu lze použít pouze publikování a odběr výběrového vysílání.

***DurableModelQName (MQCFST)***

Název modelové fronty použité pro spravované trvalé odběry (identifikátor parametru: MQCA\_MODEL\_DURABLE\_Q).

Zobrazuje vyřešenou hodnotu názvu modelové fronty, která má být použita pro trvalé odběry, které vyžadují správce front pro správu místa určení publikování.

Maximální délka řetězce je MQ\_Q\_NAME\_LENGTH.

***NonDurableModelQName (MQCFST)***

Název modelové fronty pro spravované netrvalé odběry (identifikátor parametru: MQCA\_MODEL\_NON\_DURABLE\_Q).

Maximální délka řetězce je MQ\_Q\_NAME\_LENGTH.

***PersistentMessageDelivery (MQCFIN)***

Mechanismus doručení pro trvalé zprávy publikované v rámci tohoto tématu (identifikátor parametru: MQIA\_PM\_DELIVERY).

Vrácená hodnota:

**MQDLV\_ALL**

Trvalé zprávy musí být doručeny všem odběratelům, bez ohledu na trvanlivost, aby bylo volání MQPUT úspěšné do sestavy. Pokud selže doručení zprávy některému z odběratelů, není zpráva přijata žádným z dalších odběratelů a volání MQPUT se nezdaří.

**MQDLV\_ALL\_DUR**

Trvalé zprávy musí být doručeny všem trvalým odběratelům. Fakt, že selhalo doručení trvalé zprávy některým netrvalým odběratelům neznámá, že bude na volání MQPUT vrácena chyba. Pokud dojde k selhání doručení pro trvalé odběratele, neobdrží zprávu a volání MQPUT zprávu a volání MQPUT selže.

**MQDLV\_ALL\_AVAIL**

Trvalé zprávy jsou doručeny všem odběratelům, kteří mohou přijmout zprávu. Fakt, že selhalo doručení zprávy některému z odběratelů, nezabrání jejímu doručení ostatním odběratelům.

***NonPersistentMessageDelivery* (MQCFIN)**

Mechanismus doručení pro netrvalé zprávy publikované v rámci tohoto tématu (identifikátor parametru: MQIA\_NPM\_DELIVERY).

Vrácená hodnota:

**MQDLV\_ALL**

Netrvalé zprávy musí být doručeny všem odběratelům, bez ohledu na trvanlivost, aby bylo volání MQPUT úspěšné do sestavy úspěšné. Pokud selže doručení zprávy některému z odběratelů, není zpráva přijata žádným z dalších odběratelů a volání MQPUT se nezdaří.

**MQDLV\_ALL\_DUR**

Netrvalé zprávy musí být doručeny všem trvalým odběratelům. Fakt, že selhalo doručení netrvalé zprávy některým netrvalým odběratelům neznámá, že bude na volání MQPUT vrácena chyba. Pokud dojde k selhání doručení pro trvalé odběratele, neobdrží zprávu a volání MQPUT zprávu a volání MQPUT selže.

**MQDLV\_ALL\_AVAIL**

Netrvalé zprávy jsou doručeny všem odběratelům, kteří mohou přijmout zprávu. Fakt, že selhalo doručení zprávy některému z odběratelů, nezabrání jejímu doručení ostatním odběratelům.

***RetainedPublication* (MQCFIN)**

Údaj o tom, zda existuje zachované publikování pro toto téma (identifikátor parametru: MQIACF\_RETAINED\_PUBLIKACE).

Vrácená hodnota:

**MQQSO\_YES**

Pro toto téma existuje zachované publikování.

**MQQSO\_NO**

Pro toto téma není zachováno žádné zachované publikování.

***PublishCount* (MQCFIN)**

Počet publikování (identifikátor parametru: MQIA\_PUB\_COUNT).

Počet aplikací, které aktuálně publikují v rámci daného tématu.

***SubscriptionCount* (MQCFIN)**

Počet odběrů (identifikátor parametru: MQIA\_SUB\_COUNT).

Počet odběratelů pro tento řetězec tématu, včetně trvalých odběratelů, kteří nejsou momentálně připojeni.

***SubscriptionScope* (MQCFIN)**

Určuje, zda tento správce front šíří odběry pro toto téma správci front jako část hierarchie nebo jako součást klastru publikování/odběru (identifikátor parametru: MQIA\_SUBSCOPE).

Vrácená hodnota:

**MQSCOPE\_QMGR**

Správce front nešíří odběry pro toto téma do jiných správců front.

**MQSCOPE\_ALL**

Správce front šíří odběry pro toto téma do hierarchicky propojených správců front a do front připojených ke klastru publikování/odběru.

**PublicationScope (MQCFIN)**

Určuje, zda tento správce front šíří publikace pro toto téma do správců front v rámci hierarchie nebo jako součást klastru publikování/odběru (identifikátor parametru: MQIA\_PUB\_COPE).

Vrácená hodnota:

**MQSCOPE\_QMGR**

Správce front nešíří publikace pro toto téma do jiných správců front.

**MQSCOPE\_ALL**

Správce front šíří publikace pro toto téma do hierarchicky propojených správců front a do front připojených ke klastru publikování/odběru.

**UseDLQ (MQCFIN)**

Určuje, zda se fronta nedoručených zpráv používá v případě, že nelze zprávy publikování doručit do správné fronty odběratele (identifikátor parametru: MQIA\_USE\_DEAD\_LETTER\_Q).

Hodnota může být některá z následujících:

**MQUSEDLQ\_NO**

Publikační zprávy, které nelze doručit do správné fronty odběratele, jsou považovány za selhání při vložení zprávy. Volání MQPUT v aplikaci na téma selhává v souladu s nastavením MQIA\_NPM\_DELIVERY a MQIA\_PM\_DELIVERY.

**MQUSEDLQ\_YES**

Pokud atribut správce front DEADQ poskytuje název fronty nedoručených zpráv, pak se použije, jinak se chování používá jako pro MQUSEDLQ\_NO.

**Data odpovědi (TOPIC\_STATUS\_SUB)****SubscriptionId (MQCFBS)**

Identifikátor odběru (identifikátor parametru: MQBACF\_SUB\_ID).

Správce front přiřadí *SubscriptionId* jako jedinečný identifikátor pro tento odběr.

Maximální délka řetězce je MQ\_CORREL\_ID\_LENGTH.

**SubscriptionUserId (MQCFST)**

ID uživatele, který vlastní tento odběr (identifikátor parametru: MQCACF\_SUB\_USER\_ID).

Maximální délka řetězce je MQ\_USER\_ID\_LENGTH.

**Durable (MQCFIN)**

Určuje, zda je tento odběr trvalý odběr (identifikátor parametru: MQIACF\_DURABLE\_SUBSCRIPTION).

**MQSUB\_DURABLE\_YES**

Odběr přetrvává i v případě, že dojde k odpojení aplikace od správce front nebo k zadání volání MQCLOSE pro daný odběr. Správce front znovu uvede odběr během restartu.

**MQSUB\_DURABLE\_NO**

Odběr je netrvalý. Správce front odebere odběr, pokud dojde k odpojení aplikace od správce front, nebo vydá volání MQCLOSE pro daný odběr. Má-li odběr ve stavu MANAGED cílovou třídu (DESTCLAS), správce front odebere všechny zprávy, které dosud nebyly v době uzavření odběru spotřebovány.

**SubscriptionType (MQCFIN)**

Typ odběru (identifikátor parametru: MQIACF\_SUB\_TYPE).

Hodnota může být následující:

MQSUBTYPE\_ADMIN

MQSUBTYPY\_API

MQSUBTYPY\_PROXY

**ResumeDate (MQCFST)**

Datum posledního volání MQSUB, které je připojeno k tomuto odběru (identifikátor parametru: MQCA\_RESUME\_DATE).



Maximální délka řetězce je MQ\_DATE\_LENGTH.

#### **ResumeTime (MQCFST)**

Čas posledního volání MQSUB, které bylo připojeno k tomuto odběru (identifikátor parametru: MQCA\_RESUME\_TIME).

Maximální délka řetězce je MQ\_TIME\_LENGTH.

#### **LastMessageDate (MQCFST)**

Datum, kdy volání MQPUT naposledy odeslalo zprávu na tento odběr. Správce front aktualizuje pole s datem poté, co volání MQPUT úspěšně vloží zprávu do místa určení určeného tímto odběrem (identifikátor parametru: MQCACF\_LAST\_MSG\_DATE).

Maximální délka řetězce je MQ\_DATE\_LENGTH.

**Poznámka:** Volání MQSUBRQ aktualizuje tuto hodnotu.

#### **LastMessageTime (MQCFST)**

Čas, kdy volání MQPUT naposledy odeslalo zprávu na tento odběr. Správce front aktualizuje pole čas poté, co volání MQPUT úspěšně odešle zprávu do místa určení určeného tímto odběrem (identifikátor parametru: MQCACF\_LAST\_MSG\_TIME).

Maximální délka řetězce je MQ\_TIME\_LENGTH.

**Poznámka:** Volání MQSUBRQ aktualizuje tuto hodnotu.

#### **NumberOfMessages (MQCFIN)**

Počet zpráv vložených do místa určení specifikovaného tímto odběrem (identifikátor parametru: MQIACF\_MESSAGE\_COUNT).

**Poznámka:** Volání MQSUBRQ aktualizuje tuto hodnotu.

#### **ActiveConnection (MQCFBS)**

Aktuální aktivní *ConnectionId* (CONNID), která otevřela tento odběr (identifikátor parametru: MQBACF\_CONNECTION\_ID).

Maximální délka řetězce je MQ\_CONNECTION\_ID\_LENGTH.

### **Data odpovědi (TOPIC\_STATUS\_PUB)**

#### **LastPublicationDate (MQCFST)**

Datum, kdy tento vydavatel naposledy odeslal zprávu (identifikátor parametru: MQCACF\_LAST\_PUB\_DATE).

Maximální délka řetězce je MQ\_DATE\_LENGTH.

#### **LastPublicationTime (MQCFST)**

Čas, kdy tento vydavatel naposledy odeslal zprávu (identifikátor parametru: MQCACF\_LAST\_PUB\_TIME).

Maximální délka řetězce je MQ\_TIME\_LENGTH.

#### **NumberOfPublishes (MQCFIN)**

Počet publikování provedených tímto vydavatelem (identifikátor parametru: MQIACF\_PUBLISH\_COUNT).

#### **ActiveConnection (MQCFBS)**

Momentálně aktivní *ConnectionId* (CONNID) přidružené k popisovači, který má toto téma otevřeno pro publikování (identifikátor parametru: MQBACF\_CONNECTION\_ID).

Maximální délka řetězce je MQ\_CONNECTION\_ID\_LENGTH.

### **Zjistit použití**

Příkaz Inquire Usage (MQCMD\_INQUIRE\_USAGE) inquires about the current state of a page set, or information about the log data sets.

HP Integrity NonStop Server	IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
				✓

## Nepovinné parametry

### **CommandScope (MQCFST)**

Rozsah příkazu (identifikátor parametru: MQCACF\_COMMAND\_SCOPE).

Uvádí, jak se příkaz provádí, když je správce front členem skupiny sdílení front. Můžete uvést jednu z následujících možností:

- prázdné (nebo vynechte parametr úplně). Příkaz bude proveden ve správci front, v němž byl zadán.
- Název správce front. Příkaz se provede ve vámi specifikujete správce front a bude aktivní v rámci skupiny sdílení front. Uvedete-li jiné jméno správce front než správce front, do kterého jste zadali správce front, musíte používat prostředí skupiny sdílení front a musí být povolen příkazový server.
- Hvězdička (\*). Příkaz se provádí na lokálním správci front a je také předán každému aktivnímu správci front ve skupině sdílení front.

Maximální délka je MQ\_QSG\_NAME\_LENGTH.

### **PageSetId (MQCFIN)**

Identifikátor sady stránek (identifikátor parametru: MQIA\_PAGESET\_ID). Vynecháte-li tento parametr, budou vráceny všechny identifikátory sady stránek.

### **UsageType (MQCFIN)**

Typ informací, které mají být vráceny (identifikátor parametru: MQIACF\_USAGE\_TYPE).

Hodnota může být některá z následujících:

#### **MQIACF\_USAGE\_PAGESET**

Vrátit sadu stránek (MQIACF\_USAGE\_PAGESET) a informace o fondu vyrovnávacích pamětí (MQIACF\_USAGE\_BUFFER\_POOL).

#### **MQIACF\_USAGE\_DATA\_SET**

Vrátit informace o datové sadě pro datové sady protokolu (MQIACF\_USAGE\_DATA\_SET).

#### **MQIACF\_ALL**

Vrátit sadu stránek, fond vyrovnávacích pamětí a informace o datové sadě (MQIACF\_USAGE\_PAGESET), (MQIACF\_USAGE\_BUFFER\_POOL) a (MQIACF\_USAGE\_DATA\_SET).

#### **MQIACF\_USAGE\_SMDS**

Vrátit sdílené použití datové sady zpráv (MQIACF\_USAGE\_SMDS) a informace o fondu vyrovnávacích pamětí (MQIACF\_USAGE\_BUFFER\_POOL).

To zahrnuje alokovaný a využitý prostor pro každou datovou sadu a informace o počtu aktuálně aktivních vyrovnávacích pamětí, o počtu s platným obsahem a o počtu volných vyrovnávacích pamětí.

## **z/OS** Zjišťovat využití (odezva)

Odpověď na příkaz Inquire Usage (MQCMD\_INQUIRE\_USAGE) se skládá z hlavičky odpovědi následovaného jednou nebo více strukturou *UsageType* a sadou struktur parametrů atributu, které jsou určeny hodnotou *UsageType* v příkazu Inquire.

HP Integrity NonStop Server	IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
				✓

### **Vždy vráceno:**

*UsageType*

Možné hodnoty parametru *ParameterType* jsou:

**MQIACF\_USAGE\_PAGESET**

Informace o sadě stránek.

**OBLAST MQIAKF\_USAGE\_BUFFER\_POOL**

Informace o fondu vyrovnávacích pamětí.

**MQIACF\_USAGE\_DATA\_SET**

Informace o datové sadě pro datové sady protokolu.

**MQIACF\_USAGE\_SMDS**

Vrátit informace o využití datové sady sdílené zprávy a informace o fondu vyrovnávacích pamětí.

To zahrnuje alokovaný a využitý prostor pro každou datovou sadu a informace o počtu aktuálně aktivních vyrovnávacích pamětí, o počtu s platným obsahem a o počtu volných vyrovnávacích pamětí.

**Tato hodnota je vrácena, je-li UsageType MQIACF\_USAGE\_PAGESET:**

*BufferPoolId, ExpandCount, ExpandType, LogRBA, NonPersistentDataPages, PageSetId, PageSetStatus, PersistentDataPages, TotalPages, UnusedPages*

**Vrací, pokud UsageType je MQIACF\_USAGE\_BUFFER\_POOL:**

*BufferPoolId, FreeBuffers, FreeBuffersPercentage, TotalBuffers, BufferPoolLocation, PageClass*

**Tato hodnota je vrácena, je-li UsageType MQIACF\_USAGE\_DATA\_SET:**

*DataSetName, DataSetType, LogRBA, LogLRSN*

**Vrací, pokud UsageType je MQIACF\_USAGE\_SMDS:**

*DataSetName, DataSetType*

**Data odpovědi, pokud UsageType je MQIACF\_USAGE\_PAGESET****BufferPoolId (MQCFIN)**

Identifikátor fondu vyrovnávacích pamětí (identifikátor parametru: MQIACF\_BUFFER\_POOL\_ID).

Tento parametr identifikuje fond vyrovnávacích pamětí, který je používán sadou stránek.

**ExpandCount (MQCFIN)**

Počet případů, kdy byla sada stránek dynamicky rozbalena od restartu (identifikátor parametru: MQIACF\_USAGE\_EXPAND\_COUNT).

**ExpandType (MQCFIN)**

Způsob, jakým správce front rozbalí sadu stránek v případě, že je téměř zaplněn, a v něm jsou vyžadovány další stránky (identifikátor parametru: MQIACF\_USAGE\_EXPAND\_TYPE).

Hodnota může být následující:

**MQUSAGE\_EXPAND\_NONE**

K provedení další expanze sady stránek již není zapotřebí žádné další rozšíření.

**MQUSAGE\_EXPAND\_USER**

Použije se velikost sekundární oblasti, která byla zadána při definování sady stránek. Pokud velikost sekundární oblasti nebyla určena nebo pro ni byla nastavena hodnota nula, nebude provedeno žádné dynamické rozšiřování sady stránek.

Pokud bude v okamžiku opětného spuštění dříve používaná sada stránek nahrazena menší datovou sadou, bude rozšiřována, dokud nedosáhne velikosti sady dat používané dříve. K dosažení této velikosti je potřebná pouze jedna oblast.

**MQUSAGE\_EXPAND\_SYSTEM**

Je použita velikost sekundární oblasti, která je přibližně 10% aktuální velikosti sady stránek. Soubor MQUSAGE\_EXPAND\_SYSTEM lze zaokrouhlovat směrem nahoru na nejbližší cylindr zařízení DASD.

**NonPersistentDataPages (MQCFIN)**

Počet stránek, které zadržují dočasná data (identifikátor parametru: MQIACF\_USAGE\_NONPERSIST\_PAGES).

Tyto stránky se používají pro uložení přechodných dat zpráv.

### **PageSetId (MQCFIN)**

Identifikátor sady stránek (identifikátor parametru: MQIA\_PAGESET\_ID).

Řetězec se skládá ze dvou číselných znaků v rozsahu od 00 do 99.

### **PageSetStatus (MQCFIN)**

Aktuální stav sady stránek (identifikátor parametru: MQIACF\_PAGESET\_STATUS).

Hodnota může být některá z následujících:

#### **DOSTUPNÉ MQUSAGE\_PS\_AVAILABLE**

Sada stránek je k dispozici.

#### **DEFINOVÁNO MQUSAGE\_PS\_DEFINED**

Sada stránek byla definována, ale nikdy nebyla použita.

#### **MQUSAGE\_PS\_OFFLINE**

Sada stránek není aktuálně přístupná pro správce front, například proto, že nebyla pro správce front definována sada stránek.

#### **MQUSAGE\_PS\_NOT\_DEFINED**

Příkaz byl zadán pro specifickou sadu stránek, která není definována pro správce front.

#### **MQUSAGE\_PS\_SUSPENDED**

Sada stránek byla pozastavena. Další informace o pozastavených sadách stránek viz zpráva [CSQP059E](#).

### **PersistentDataPages (MQCFIN)**

Počet stránek uchovávajících trvalá data (identifikátor parametru: MQIACF\_USAGE\_PERSIST\_PAGES).

Tyto stránky se používají pro uložení definic objektů a trvalých dat zpráv.

### **TotalPages (MQCFIN)**

Celkový počet stránek o velikosti 4 kB v sadě stránek (identifikátor parametru: MQIACF\_USAGE\_TOTAL\_PAGES).

### **UnusedPages (MQCFIN)**

Počet stránek, které se nepoužívají (to znamená dostupné sady stránek) (identifikátor parametru: MQIACF\_USAGE\_UNUSED\_PAGES).

### **LogRBA (MQCFST)**

Log RBA (identifikátor parametru: MQCACF\_USAGE\_LOG\_RBA).

Maximální délka je MQ\_RBA\_LENGTH.

Tato odezva je vrácena pouze v případě, že je stav PageSetnastaven na hodnotu MQUSAGE\_PS\_NOT\_DEFINED nebo MQUSAGE\_SUSPENDED. Odpověď však nebude vrácena vždy, pokud je stav PageSetnastaven na hodnotu MQUSAGE\_PS\_NOT\_DEFINED.

Hodnota parametru 'FFFFFFFFFFFFFFFF' označuje, že sada stránek nebyla nikdy online.

## **Data odpovědi, pokud UsageType je MQIACF\_USAGE\_BUFFER\_POOL**

### **BufferPoolId (MQCFIN)**

Identifikátor fondu vyrovnávacích pamětí (identifikátor parametru: MQIACF\_BUFFER\_POOL\_ID).

Tento parametr identifikuje fond vyrovnávacích pamětí, který je používán sadou stránek.

### **FreeBuffers (MQCFIN)**

Počet volných vyrovnávacích pamětí (identifikátor parametru: MQIACF\_USAGE\_FREE\_BUFF).

### **FreeBuffersPercentage (MQCFIN)**

Počet volných vyrovnávacích pamětí jako procentní část všech vyrovnávacích pamětí ve fondu vyrovnávacích pamětí (identifikátor parametru: MQIACF\_USAGE\_FREE\_BUFF\_PERC).

### **TotalBuffers (MQCFIN)**

Počet vyrovnávacích pamětí definovaných pro určený fond vyrovnávacích pamětí (identifikátor parametru: MQIACF\_USAGE\_TOTAL\_BUFFERS).

### **BufferPoolLocation (MQCFIN)**

Umístění vyrovnávacích pamětí v tomto fondu vyrovnávacích pamětí relativně vzhledem k panelu. Toto je jedna z následujících hodnot:

#### **MQBLOCTION\_ABOVE**

Všechny vyrovnávací paměti fondu vyrovnávacích pamětí jsou nad pruhem.

#### **MQBPLOCATION\_BELOW**

Všechny vyrovnávací paměti fondu vyrovnávacích pamětí jsou pod pruhem.

#### **MQBPLOCATION\_SWITCHING\_ABOVE**

Vyrovnávací paměti fondu vyrovnávacích pamětí jsou přesouvány nad pruhem.

#### **MQBPLOCATION\_SWITCHING\_BELOW**

Vyrovnávací paměti fondu vyrovnávacích pamětí jsou přesouvány pod pruhem.

### **PageClass (MQCFIN)**

Typ stránek virtuálního úložiště, jež se používá k zálohování vyrovnávacích pamětí ve fondu vyrovnávacích pamětí. Toto je jedna z následujících hodnot:

#### **MQPAGECLAS\_4KB**

Jsou použity stránkovatelné 4kB stránky.

#### **MQPAGECLAS\_FIXED4KB**

Jsou použity pevné 4kB stránky.

## **Data odpovědi, pokud UsageType je MQIACF\_USAGE\_DATA\_SET**

### **DataSetName (MQCFST)**

Název datové sady (identifikátor parametru: MQCACF\_DATA\_SET\_NAME).

Maximální délka je MQ\_DATA\_SET\_NAME\_LENGTH.

### **DataSetType (MQCFIN)**

Typ datové sady a okolnosti (identifikátor parametru: MQIACF\_USAGE\_DATA\_SET\_TYPE).

Hodnota může být následující:

#### **MQUSAGE\_DS\_OLDEST\_ACTIVE\_UOW**

Datová sada protokolu obsahující počáteční hodnotu RBA nejstarší aktivní pracovní jednotky pro správce front

#### **OBNOVA MQUSAGE\_DS\_OLDEST\_PS\_RECOVERY**

Datová sada protokolu obsahující nejstarší RBA (RBA) jakékoli sady stránek pro správce front.

#### **MQUSAGE\_DS\_OLDEST\_CF\_RECOVERY**

Datová sada protokolu obsahující LRSN, která odpovídá době nejstarší aktuální zálohy jakékoli struktury prostředku CF ve skupině sdílení front.

### **LogRBA (MQCFST)**

Log RBA (identifikátor parametru: MQCACF\_USAGE\_LOG\_RBA).

Maximální délka je MQ\_RBA\_LENGTH.

### **LogLRSN (MQCFST)**

Protokol LRSN (identifikátor parametru: MQIACF\_USAGE\_LOG\_LRSN).

Délka řetězce je MQ\_LRSN\_LENGTH.

## **Data odpovědi, pokud UsageType je MQIACF\_USAGE\_SMDS**

### **SMDSStatus (MQCFIN)**

Stav SMDS (identifikátor parametru: MQIACF\_SMDS\_STATUS).

#### **MQUSAGE\_SMDS\_NO\_DATA**

Nejsou k dispozici žádná data SMDS. Nic dalšího se nevrací.

#### **MQUSAGE\_SMDS\_AVAILABLE**

Pro každou strukturu prostředku CF se vrací dvě sady dat PCF:

**A****CFStrucNames (MQCFSL)**

Seznam názvů struktury aplikace CF (identifikátor parametru: MQCACF\_CF\_STRUC\_NAME).

**MQIACF\_USAGE\_OFFLOAD\_MSGS (MQCFIN)**

Je požadován popis (identifikátor parametru: MQIACF\_USAGE\_OFFLOAD\_MSGS).

**MQIACF\_USAGE\_TOTAL\_BLOCKS (MQCFIN)**

Je požadován popis (identifikátor parametru: MQIACF\_USAGE\_TOTAL\_BLOCKS).

**MQIACF\_USAGE\_DATA\_BLOCKS (MQCFIN)**

Je požadován popis (identifikátor parametru: MQIACF\_USAGE\_DATA\_BLOCKS).

**MQIACF\_USAGE\_USED\_BLOCKS (MQCFIN)**

Je požadován popis (identifikátor parametru: MQIACF\_USAGE\_USED\_BLOCKS).

**MQIACF\_USAGE\_USED\_RATE (MQCFIN)**

Je požadován popis (identifikátor parametru: MQIACF\_USAGE\_USED\_RATE).

**MQIACF\_SMDS\_STATUS (MQCFIN)**

Je požadován popis (identifikátor parametru: MQIACF\_SMDS\_STATUS). Hodnota je MQUSAGE\_SMDS\_AVAILABLE.

**MQIACF\_USAGE\_TYPE (MQCFIN)**

Je požadován popis (identifikátor parametru: MQIACF\_USAGE\_TYPE).

**B****CFStrucNames (MQCFSL)**

Seznam názvů struktury aplikace CF (identifikátor parametru: MQCACF\_CF\_STRUC\_NAME).

**MQIACF\_USAGE\_BLOCK\_SIZE (MQCFIN)**

Je požadován popis (identifikátor parametru: MQIACF\_USAGE\_BLOCK\_SIZE).

**MQIACF\_USAGE\_TOTAL\_BUFFERS (MQCFIN)**

Je požadován popis (identifikátor parametru: MQIACF\_USAGE\_TOTAL\_BUFFERS).

**MQIACF\_USAGE\_INUSE\_BUFFERS (MQCFIN)**

Je požadován popis (identifikátor parametru: MQIACF\_USAGE\_INUSE\_BUFFERS).

**MQIACF\_USAGE\_SAVED\_BUFFERS (MQCFIN)**

Je požadován popis (identifikátor parametru: MQIACF\_USAGE\_SAVED\_BUFFERS).

**MQIACF\_USAGE\_EMPTY\_BUFFERS (MQCFIN)**

Je požadován popis (identifikátor parametru: MQIACF\_USAGE\_EMPTY\_BUFFERS).

**MQIACF\_USAGE\_READS\_SAVED (MQCFIN)**

Je požadován popis (identifikátor parametru: MQIACF\_USAGE\_READS\_SAVED).

**MQIACF\_USAGE\_LOWEST\_FREE (MQCFIN)**

Je požadován popis (identifikátor parametru: MQIACF\_USAGE\_LOWEST\_FREE).

**MQIACF\_USAGE\_WAIT\_RATE (MQCFIN)**

Je požadován popis (identifikátor parametru: MQIACF\_USAGE\_WAIT\_RATE).

**MQIACF\_SMDS\_STATUS (MQCFIN)**

Je požadován popis (identifikátor parametru: MQIACF\_SMDS\_STATUS). Hodnota je MQUSAGE\_SMDS\_AVAILABLE.

**MQIACF\_USAGE\_TYPE (MQCFIN)**

Je požadován popis (identifikátor parametru: MQIACF\_USAGE\_TYPE).

 **Přesunout frontu**

Příkaz Přemístění fronty (MQCMD\_MOVE\_Q) přesune všechny zprávy z jedné lokální fronty do jiné.

HP Integrity NonStop Server	IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
				✓

## Povinné parametry

### **FromQName (MQCFST)**

Z názvu fronty (identifikátor parametru: MQCACF\_FROM\_Q\_NAME).

Název lokální fronty, z níž jsou zprávy přesunuty. Název musí být definován pro lokálního správce front.

Příkaz selže, pokud fronta obsahuje nepotvrzené zprávy.

Pokud má aplikace tuto frontu otevřenou nebo pokud má otevřenou frontu, která se nakonec vyřeší do této fronty, dojde k selhání příkazu. Například příkaz selže, pokud je tato fronta přenosovou frontou a každá fronta, která je nebo se interpretuje jako vzdálená fronta, která odkazuje na tuto přenosovou frontu, je otevřená.

Aplikace může tuto frontu otevřít, zatímco příkaz probíhá, ale aplikace čeká, dokud příkaz nebude dokončen.

Maximální délka řetězce je MQ\_Q\_NAME\_LENGTH.

## Volitelné parametry (Přesunout frontu)

### **CommandScope (MQCFST)**

Rozsah příkazu (identifikátor parametru: MQCACF\_COMMAND\_SCOPE).

Uvádí, jak se příkaz provádí, když je správce front členem skupiny sdílení front. Můžete uvést jednu z následujících možností:

- prázdné (nebo vynechte parametr úplně). Příkaz bude proveden ve správci front, v němž byl zadán.
- Název správce front. Příkaz se provede ve vámi specifikujete správce front a bude aktivní v rámci skupiny sdílení front. Uvedete-li jiné jméno správce front než správce front, do kterého jste zadali správce front, musíte používat prostředí skupiny sdílení front a musí být povolen příkazový server.

Maximální délka je MQ\_QSG\_NAME\_LENGTH.

### **MoveType (MQCFIN)**

Typ přesunu (identifikátor parametru: MQIA\_QSG\_DISP).

Uvádí, jak jsou zprávy přesunuty. Hodnota může být některá z následujících:

#### **MQIACF\_MOVE\_TYPE\_MOVE**

Přesuňte zprávy ze zdrojové fronty do prázdné cílové fronty.

Příkaz selže, pokud cílová fronta již obsahuje jednu nebo více zpráv. Zprávy se odstraní ze zdrojové fronty. Hodnota MQIACF\_MOVE\_TYPE\_MOVE je výchozí hodnotou.

#### **MQIACF\_MOVE\_TYPE\_ADD**

Přesuňte zprávy ze zdrojové fronty a přidejte je do všech zpráv, které jsou již v cílové frontě.

Zprávy se odstraní ze zdrojové fronty.

### **QSGDisposition (MQCFIN)**

Dispozice objektu v rámci skupiny (identifikátor parametru: MQIA\_QSG\_DISP).

Určuje dispozice objektu, pro který mají být vráceny informace (tedy tam, kde je definován a jak se chová). Hodnota může být některá z následujících:

#### **MQQSGD\_PRIVATE**

Objekt je definován buď jako MQQSGD\_Q\_MGR, nebo MQQSGD\_COPY. Hodnota MQQSGD\_PRIVATE je výchozí hodnotou.

#### **SDÍLENÝ MQQSGD\_SHARED**

Objekt je definován jako MQQSGD\_SHARED. MQQSGD\_SHARED je platný pouze v prostředí sdílené fronty.

### **ToQName (MQCFST)**

Do názvu fronty (identifikátor parametru: MQCACF\_TO\_Q\_NAME).

Název lokální fronty, do které jsou zprávy přesunuty. Název musí být definován pro lokálního správce front.

Název cílové fronty může být stejný jako název zdrojové fronty pouze v případě, že fronta existuje jako sdílená i jako soukromá fronta. V takovém případě příkaz přesune zprávy do fronty, která má opačnou dispozice (sdílenou nebo soukromou), od této dispozice určené pro zdrojovou frontu v parametru *QSGDisposition*.

Pokud má aplikace tuto frontu otevřenou nebo pokud má otevřenou frontu, která se nakonec vyřeší do této fronty, dojde k selhání příkazu. Příkaz se také nezdaří, pokud je tato fronta přenosovou frontou a každá fronta, která je nebo se interpretuje jako vzdálená fronta, která odkazuje na tuto přenosovou frontu, je otevřená.

Tuto frontu nemůže otevřít žádná aplikace, když probíhá zpracování příkazu.

Zadáte-li hodnotu MQIACF\_MOVE\_TYPE\_MOVE na parametr *MoveType*, příkaz selže, pokud cílová fronta již obsahuje jednu nebo více zpráv.

Parametry *DefinitionType*, *HardenGetBackout*, *Usage* cílové fronty musí být stejné jako ty parametry zdrojové fronty.

Maximální délka řetězce je MQ\_Q\_NAME\_LENGTH.

## Odeslat signál Ping pro kanál

Příkaz PING kanálu (MQCMD\_PING\_CHANNEL) testuje kanál tak, že odešle data jako speciální zprávu vzdálenému správci front zpráv a kontroluje, zda jsou data vrácena. Data jsou vygenerována lokálním správcem front.

HP Integrity NonStop Server	IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
✓	✓	✓	✓	✓

Tento příkaz lze použít pouze pro kanály s hodnotou *ChannelType* MQCHT\_SENDER, MQCHT\_SERVER nebo MQCHT\_CLUSSDR.

Existuje-li lokálně definovaný kanál a automaticky definovaný kanál odesílatele klastru se stejným názvem, příkaz se použije pro lokálně definovaný kanál.

Pokud neexistuje žádný lokálně definovaný kanál, ale více než jeden automaticky definovaný kanál odesílatele klastru, použije se příkaz na poslední kanál přidáný do úložiště v lokálním správci front.

Příkaz není platný, je-li kanál spuštěn; je však platný, je-li kanál zastaven nebo v režimu opakování.

## Povinné parametry

### **ChannelName (MQCFST)**

Název kanálu (identifikátor parametru: MQCACH\_CHANNEL\_NAME).

Název kanálu, který má být testován. Maximální délka řetězce je MQ\_CHANNEL\_NAME\_LENGTH.

## Nepovinné parametry

### **DataCount (MQCFIN)**

Počet dat (identifikátor parametru: MQIACH\_DATA\_COUNT).

Uvádí délku dat.

Uveďte hodnotu v rozsahu 16 až 32 768. Výchozí hodnota je 64 bajtů.





### **CommandScope (MQCFST)**

Rozsah příkazu (identifikátor parametru: MQCACF\_COMMAND\_SCOPE). Tento parametr se vztahuje pouze k produktu z/OS .

Uvádí, jak se příkaz provádí, když je správce front členem skupiny sdílení front. Můžete uvést jednu z následujících možností:

- prázdné (nebo vynechte parametr úplně). Příkaz bude proveden ve správci front, v němž byl zadán.
- Název správce front. Příkaz se provede ve vámi specifikujete správce front a bude aktivní v rámci skupiny sdílení front. Uvedete-li jiné jméno správce front než správce front, do kterého jste zadali správce front, musíte používat prostředí skupiny sdílení front a musí být povolen příkazový server.
- Hvězdička (\*). Příkaz se provádí na lokálním správci front a je také předán každému aktivnímu správci front ve skupině sdílení front.

Maximální délka je MQ\_QSG\_NAME\_LENGTH.



### **ChannelDisposition (MQCFIN)**

Dispozice kanálu (identifikátor parametru: MQIACH\_CHANNEL\_DISP). Tento parametr se vztahuje pouze k produktu z/OS .

Určuje dispozice pro kanály, které mají být testovány.

Je-li tento parametr vynechán, bude hodnota pro dispozice kanálu převzata z atributu dispozice výchozího kanálu objektu kanálu.

Hodnota může být některá z následujících:

#### **MQCHLD\_PRIVATE**

Přijímající kanál je soukromý, pokud byl spuštěn jako odezva na příchozí přenos směřovaný do správce front.

Odesílající kanál je soukromý, má-li jeho přenosová fronta jinou povahu než MQQSGD\_SHARED.

#### **MQCHLD\_SHARED**

Přijímající kanál je sdílený, pokud byl spuštěn v reakci na příchozí přenos směřovaný do skupiny sdílení front.

Odesílající kanál je sdílen, pokud má jeho přenosová fronta dispozice MQQSGD\_SHARED.

#### **SDÍLENOU MQCHLD\_FIXSHARED**

Testuje sdílené kanály, váže se ke specifickému správci front.

Kombinace parametrů *ChannelDisposition* a *CommandScope* také řídí, z jakého správce front je kanál provozován. Možné volby jsou:

- V lokálním správci front, ve kterém je příkaz zadán.
- Na jiném specifickém pojmenovaném správci front ve skupině.
- Na nevhodnějším správci front ve skupině, určený automaticky správcem front jako takový.

Různé kombinace *ChannelDisposition* a *CommandScope* jsou shrnuty v [Tabulka 93 na stránce 1769](#)

<b>ChannelDisposition</b>	<b>CommandScope prázdný nebo lokální-qmgr</b>	<b>CommandScope qmgr-name</b>	<b>CommandScope (*)</b>
MQCHLD_PRIVATE	PING na soukromý kanál na lokálním správci front	Ping soukromý kanál na jmenovaném správci front	Ping soukromý kanál na všech aktivních správci front

Tabulka 93. ChannelDisposition a CommandScope pro příkaz PING CHANNE (pokračování)

<b>ChannelDisposition</b>	<b>CommandScope prázdný nebo lokální-qmgr</b>	<b>CommandScope qmgr-name</b>	<b>CommandScope (*)</b>
MQCHLD_SHARED	<p>Ping na sdílený kanál na nejvhodnějším správci front ve skupině</p> <p>Příkaz MQCHLD_SHARED může automaticky generovat příkaz s použitím produktu <i>CommandScope</i> a odeslat jej příslušnému správci front. Pokud neexistuje žádná definice pro kanál ve správci front, do kterého je příkaz odeslán, nebo pokud je definice pro příkaz nevhodná, příkaz selže.</p> <p>Definice kanálu ve správci front, kde je zadán příkaz, může být použit k určení cílového správce front, na kterém je příkaz spuštěn. Proto je důležité, aby definice kanálů byly konzistentní. Nekonzistentní definice kanálů mohou vést k neočekávanému chování příkazu.</p>	Nepovoleno	Nepovoleno
SDÍLENOU MQCHLD_FIXSHARED	Testování spojení příkazem PING na sdílený kanál v lokálním správci front	Testování spojení s příkazem PING na sdílený kanál ve správci front	Nepovoleno

## Kódy chyb

Tento příkaz může vracet následující kódy chyb v záhlaví formátu odezvy, kromě hodnot uvedených v [“Kódy chyb použitelné pro všechny příkazy”](#) na stránce 1329.

### Reason (MQLONG)

Hodnota může být některá z následujících:

#### **SELHÁNÍ PŘÍKAZU MQRCCF\_ALLOCATE\_FAILED**

Alokace se nezdařila.

#### **SELHÁNÍ MQRCCF\_BIND\_FAILED**

Nezdar vazby.

#### **CHYBA MQRCCF\_CCSID\_ERROR**

Chyba identifikátoru kódované znakové sady.

#### **MQRCCF\_CHANNEL\_CLOSED**

Kanál uzavřen.

#### **MQRCCF\_CHANNEL\_IN\_USE**

Kanál je používán.

#### **MQRCCF\_CHANNEL\_NOT\_FOUND**

Kanál nebyl nalezen.

#### **CHYBA MQRCCF\_CHANNEL\_TYPE\_ERROR**

Typ kanálu není platný.

**CHYBA KONFIGURACE MQRCCF\_CONFIGURATION\_**

Chyba konfigurace.

**MQRCCF\_CONNECTION\_CLOSED**

Připojení bylo ukončeno.

**MQRCCF\_CONNECTION\_REFUSED**

Připojení odmítnuto.

**MQRCCF\_DATA\_TOO\_LARGE**

Data jsou příliš velká.

**CHYBOVÁ CHYBA MQRCCF\_ERROR**

Název připojení není platný.

**MQRCCF\_HOST\_NOT\_AVAILABLE**

Vzdálený systém není k dispozici.

**MQRCCF\_NO\_COMMS\_MANAGER**

Správce komunikace je nedostupný.

**CHYBA OBJEKTU MQRCCF\_PING\_PING\_DATA\_COMPARE\_ERROR**

Příkaz ping kanálu se nezdařil.

**CHYBA MQRCCF\_PING\_DATA\_COUNT\_ERROR**

Počet dat není platný.

**CHYBA MQRCCF\_PING\_ERROR**

Chyba nástroje ping.

**NEZDAŘILO SE: MQRCCF\_RECEIVE\_FAILED**

Příjem se nezdařil.

**CHYBA OBJEKTU MQRCCF\_RECEIVED\_DATA\_ERROR**

Byla přijata chyba dat.

**MQRCCF\_REMOTE\_QM\_TERMINATING**

Probíhá ukončení činnosti vzdáleného správce front.

**MQRCCF\_REMOTE\_QM\_UNAVAILABLE**

Vzdálený správce front je nedostupný.

**MQRCCF\_SEND\_FAILED**

Odeslání se nezdařilo.

**CHYBOVÝ TYP FRONTY MQRCCF\_STRUCTURE\_ERROR**

Typ struktury není platný.

**MQRCCF\_TERMINATED\_BY\_SEC\_EXIT**

Kanál byl ukončen uživatelskou procedurou zabezpečení.

**MQRCCF\_UNKNOWN\_REMOTE\_CHANNEL**

Vzdálený kanál je neznámý.

**MQRCCF\_USER\_EXIT\_NOT\_AVAILABLE**

Uživatelská procedura není k dispozici.

**Odeslat signál Ping pro správce front**

Příkaz PING Queue Manager (MQCMD\_PING\_Q\_MGR) testuje, zda správce front a jeho příkazový server reagují na příkazy. Pokud správce front odpovídá kladné odpovědi, je vrácena odezva.

HP Integrity NonStop Server	IBM i	Systémy SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
✓	✓	✓	✓	

**Požadované parametry:**

Není

## Volitelné parametry:

Není

## Vyprázdnit kanál

Příkaz Vyprázdnit kanál (MQCMD\_PURGE\_CHANNEL) se zastaví a vymaže kanál telemetrie IBM MQ .

HP Integrity NonStop Server	IBM i	AIX a Linux	Windows	z/OS
		✓	✓	

Tento příkaz může být zadán pouze pro typ kanálu MQTT .

Při mazání kanálu telemetrie dojde k odpojení všech klientů produktu MQTT , k vyčištění stavu klientů produktu MQTT a k zastavení kanálu telemetrie. Čištění stavu klienta odstraní všechny nevyřízené publikování a odebere všechny odběry z klienta.

## Povinné parametry

### **ChannelName (MQCFST)**

Název kanálu (identifikátor parametru: MQCACH\_CHANNEL\_NAME).

Název kanálu, který má být zastaven a uvolněn. Maximální délka řetězce je MQ\_CHANNEL\_NAME\_LENGTH.

### **ChannelType (MQCFIN)**

Typ kanálu. Tento parametr musí následovat bezprostředně za parametrem

**ChannelName**  na všech platformách kromě z/OSa tato hodnota musí být MQTT.

## Nepovinné parametry

### **ClientIdentifier (MQCFST)**

Identifikátor klienta. Identifikátor klienta je 23bajtový řetězec, který identifikuje přenosový klient IBM MQ Telemetry . Když příkaz Uvolnit kanál uvádí *ClientIdentifier*, vymaže se pouze připojení pro uvedený identifikátor klienta. Není-li parametr *ClientIdentifier* zadán, vyprázdní se všechna připojení na kanálu.

Maximální délka řetězce je MQ\_CLIENT\_ID\_LENGTH.

## **Obnovit strukturu CF**

Příkaz Recover CF Structure (MQCMD\_RECOVER\_CF\_STRUC) zahájí zotavení aplikačních struktur prostředí CF.

HP Integrity NonStop Server	IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
				✓

**Poznámka:** Tento příkaz je platný pouze v systému z/OS , je-li správce front členem skupiny sdílení front.

## Povinné parametry

### **CFStrucName (MQCFST)**

Název struktury aplikace CF (identifikátor parametru: MQCA\_CF\_STRUC\_NAME).

Maximální délka řetězce je MQ\_CF\_STRUC\_NAME\_LENGTH.

## Nepovinné parametry

### CommandScope (MQCFST)

Rozsah příkazu (identifikátor parametru: MQCACF\_COMMAND\_SCOPE).

Uvádí, jak se příkaz provádí, když je správce front členem skupiny sdílení front. Můžete uvést jednu z následujících možností:

- prázdné (nebo vynechte parametr úplně). Příkaz bude proveden ve správci front, v němž byl zadán.
- Název správce front. Příkaz se provede ve vámi specifikujete správce front a bude aktivní v rámci skupiny sdílení front. Uvedete-li jiné jméno správce front než správce front, do kterého jste zadali správce front, musíte používat prostředí skupiny sdílení front a musí být povolen příkazový server.

Maximální délka je MQ\_Q\_MGR\_NAME\_LENGTH.

### Purge (MQCFIN)

Obnovit do prázdné struktury CF (identifikátor parametru: MQIACF\_PURGE).

Určuje, zda se vyprázdní aplikační struktura prostředku CF. Hodnota může být některá z následujících:

#### MQPO\_YES

Obnovit do prázdné struktury CF. Všechny zprávy ve struktuře prostředku CF se ztratí.

#### MQPO\_NO

Provede skutečné zotavení struktury prostředku CF. Hodnota MQPO\_NO je výchozí hodnotou.

## Aktualizovat klastr

Příkaz Aktualizace klastru (MQCMD\_REFRESH\_CLUSTER) vyřadí všechny lokálně zadržené informace o klastru, včetně všech automaticky definovaných kanálů, které nejsou nejisté, a vynutí opětovné sestavení úložiště.

HP Integrity NonStop Server	IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
✓	✓	✓	✓	✓

**Poznámka:** Použití příkazu **REFRESH CLUSTER** může narušit provoz velkých klastrů, a to jak při spuštění, tak později v 27denních intervalech, kdy objekty klastru automaticky rozesílají aktualizace stavu všem zainteresovaným správcům front. Viz téma [Aktualizace velkých klastrů mohou ovlivnit jejich výkon a dostupnost](#).

## Povinné parametry

### ClusterName (MQCFST)

Název klastru (identifikátor parametru: MQCA\_CLUSTER\_NAME).

Název klastru, který má být obnoven.

Maximální délka řetězce je MQ\_CLUSTER\_NAME\_LENGTH.

Tento parametr je názvem klastru, který má být obnoven. Je-li pro název zadán znak hvězdička (\*), bude správce front aktualizován ve všech klastrech, do kterých patří.

Je-li zadána hvězdička (\*) s parametrem *RefreshRepository* nastaveným na hodnotu MQCFO\_REFRESH\_REPOSITORY\_YES, správce front znovu spustí vyhledávání správců front úložiště s použitím informací v lokálních definicích odesílacích kanálů klastru.

## Nepovinné parametry



### CommandScope (MQCFST)

Rozsah příkazu (identifikátor parametru: MQCACF\_COMMAND\_SCOPE). Tento parametr se vztahuje pouze k produktu z/OS.

Uvádí, jak se příkaz provádí, když je správce front členem skupiny sdílení front. Můžete uvést jednu z následujících možností:

- prázdné (nebo vynechte parametr úplně). Příkaz bude proveden ve správcí front, v němž byl zadán.
- Název správce front. Příkaz se provede ve vámi specifikujete správce front a bude aktivní v rámci skupiny sdílení front. Uvedete-li jiné jméno správce front než správce front, do kterého jste zadali správce front, musíte používat prostředí skupiny sdílení front a musí být povolen příkazový server.

Maximální délka je MQ\_QSG\_NAME\_LENGTH.

### **RefreshRepository (MQCFIN)**

Údaj o tom, zda se mají aktualizovat informace o úložišti (identifikátor parametru: MQIACF\_REFRESH\_REPOSITORY).

Tento parametr udává, zda jsou aktualizovány informace o správcích front úložiště.

Hodnota může být následující:

#### **MQCFO\_REFRESH\_REPOSITORY\_YES**

Obnovit informace o úložišti.

Tuto hodnotu nelze zadat, pokud správce front je sám o sobě správcem front úložiště.

MQCFO\_REFRESH\_REPOSITORY\_YES určuje, že kromě chování MQCFO\_REFRESH\_REPOSITORY\_NO jsou rovněž aktualizovány objekty reprezentující správce front klastru s úplným úložištěm. Tuto volbu nepoužívejte, pokud správce front je sám o sobě úplné úložiště.

Pokud se jedná o úplné úložiště, musíte ji nejprve změnit tak, aby se nejedná o úplné úložiště pro daný klastr.

Úplné umístění úložiště je zotaveno z ručně definovaných definic odesílacích kanálů klastru. Po aktualizaci s parametrem MQCFO\_REFRESH\_REPOSITORY\_YES lze správce front změnit tak, aby byl opět zaplněn úplným úložištěm.

#### **MQCFO\_REFRESH\_REPOSITORY**

Neaktualizovat informace o úložišti. Výchozí hodnota je MQCFO\_REFRESH\_REPOSITORY.

Vyberete-li volbu MQCFO\_REFRESH\_REPOSITORY\_YES, zkontrolujte, zda jsou všechny odesílací kanály klastru v příslušném klastru neaktivní nebo zastaveny, než zadáte příkaz Aktualizovat klastr. Pokud jsou v době zpracování aktualizace spuštěny odesílací kanály klastru a jsou používány výhradně klastrem nebo obnovovanými klastry a používá se MQCFO\_REFRESH\_REPOSITORY\_YES, jsou kanály zastaveny, je-li to nutné, pomocí příkazu Zastavit kanál s hodnotou MQMODE\_FORCE v parametru *Mode*.

Tento scénář zajišťuje, že aktualizace může odebrat stav kanálu a že kanál bude spuštěn s obnovenou verzí po dokončení aktualizace. Pokud nelze odstranit stav kanálu, například protože má pochybnosti, nebo protože je také spuštěn jako součást jiného klastru, není po obnovení nový stav nový a nedojde k automatickému restartu, pokud byl zastaven.

### **Související informace**

Klastrování: [Využití doporučených postupů pro příkaz REFRESH CLUSTER](#)

## **Aktualizovat správce front**

K provedení speciálních operací na správcích front použijte příkaz MQCMD\_REFRESH\_Q\_MGR (Refresh Queue Manager).

HP Integrity NonStop Server	IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
✓	✓	✓	✓	✓

## Povinné parametry

### **RefreshType (MQCFIN)**

Typ informací, které mají být aktualizovány (identifikátor parametru: MQIACF\_REFRESH\_TYPE).

Tento parametr určuje typ informací, které mají být aktualizovány. Hodnota může být některá z následujících:

#### **KONFIGURACE MQRT\_CONFIGURATION**

Funkce MQRT\_CONFIGURATION způsobí, že správce front vygeneruje zprávy události konfigurace pro každou definici objektu, která odpovídá kritériím výběru zadaným parametry *ObjectType*, *ObjectName* a *RefreshInterval*.

Příkaz Obnovit správce front s hodnotou *RefreshType* MQRT\_CONFIGURATION se generuje automaticky, jakmile se hodnota parametru *ConfigurationEvent* správce front změní z hodnoty MQEVR\_DISABLED na hodnotu MQEVR\_ENABLED.

Použijte tento příkaz s *RefreshType* z MQRT\_CONFIGURATION, abyste se mohli zotavit z problémů, jako jsou chyby ve frontě událostí. V takových případech použijte vhodná kritéria výběru, abyste se vyvarovali nadměrnému zpracování času a generování zprávy události.

#### **MQRT\_EXPIRY**


To vyžaduje, aby správce front provedl skenování, aby zahození vypršelých zpráv pro každou frontu, která odpovídá kritériím výběru zadaným argumentem *ObjectName*.

**Poznámka:**  Platné pouze na z/OS.

#### **MQRT\_EARLY**

Požadavky, které rutiny funkcí subsystému (obecně známý jako early code) pro správce front se nahrazují odpovídajícími rutinami v oblasti linkpack (LPA).

Tento příkaz musíte použít pouze po instalaci nových rutin funkcí subsystému (poskytované jako opravná údržba nebo s novou verzí nebo verzí produktu IBM MQ). Tento příkaz dává správci front pokyn k použití nových rutin.

 Další informace o rutinách časných kódů produktu IBM MQ naleznete v tématu [Úloha 3: Aktualizovat seznam odkazů produktu z/OS a LPA](#).

#### **MQRT\_PROXYSUB**

Požaduje, aby správce front resynchronizoval proxy odběry, které jsou obsaženy a prováděny ve správcích front připojených v hierarchii nebo publikačním/odběrovém klastru.

Odběry proxy byste měli resynchronizovat pouze za výjimečných okolností. Viz téma [Opětovná synchronizace proxy odběrů](#).

## Volitelné parametry (Obnova správce front)



### **CommandScope (MQCFST)**

Rozsah příkazu (identifikátor parametru: MQCACF\_COMMAND\_SCOPE).

Uvádí, jak se příkaz provádí, když je správce front členem skupiny sdílení front. Můžete uvést jednu z následujících možností:

- prázdné (nebo vynechte parametr úplně). Příkaz bude proveden ve správci front, v němž byl zadán.
- Název správce front. Příkaz se provede ve vámi specifikujete správce front a bude aktivní v rámci skupiny sdílení front. Uvedete-li jiné jméno správce front než správce front, do kterého jste zadali správce front, musíte používat prostředí skupiny sdílení front a musí být povolen příkazový server.
- Hvězdička (\*). Příkaz se provádí na lokálním správci front a je také předán každému aktivnímu správci front ve skupině sdílení front.

Maximální délka je MQ\_QSG\_NAME\_LENGTH.

**ObjectName (MQCFST)**

Název objektu, který má být zahrnut do zpracování tohoto příkazu (identifikátor parametru: MQCACF\_OBJECT\_NAME).

Tento parametr určuje název objektu, který má být zahrnut do zpracování tohoto příkazu.

Generické názvy jsou podporovány. Generický název je řetězec znaků následovaný hvězdičkou (\*), například ABC\*, a vybírá všechny objekty s názvy, které začínají na vybraný řetězec znaků. Hvězdička ve vlastním seznamu odpovídá všem možným názvům.

Maximální délka je MQ\_OBJECT\_NAME\_LENGTH.

**ObjectType (MQCFIN)**

Typ objektu, pro který mají být obnovována konfigurační data (identifikátor parametru: MQIACF\_OBJECT\_TYPE).

Pomocí tohoto parametru určete typ objektu, pro který mají být aktualizována konfigurační data. Tento parametr je platný pouze v případě, že hodnota parametru *RefreshType* je MQRT\_CONFIGURATION. Výchozí hodnota v tomto případě je MQOT\_ALL. Hodnota může být jedna z následujících:

**MQOT\_AUTH\_INFO**

Objekt ověřovacích informací.

**MQOL\_CF\_STRUKTURY**

Struktura CF.

**MQOT\_CHANNEL**

Kanál.

**MQOT\_CHLAUTH**

Ověření kanálu

**MQOT\_LISTENER**

Modul listener.

**MQO\_NAMELIST**

Seznam jmen.

**PROCES MQOT\_PROCESS**

Definice procesu.

**MQOT\_Q**

Fronta.

**MQOT\_LOKÁLNÍ\_Q**

Lokální fronta.

**MQOK\_MODEL\_Q**

Modelová fronta.

**ALIAS\_ALIAS\_DATABÁZE**

Fronta alias.

**MQOK\_VZDÁLENÝ\_Q**

Vzdálená fronta.

**MQOT\_Q\_MGR**

Správce front.

**MQOT\_CFLOD**

Struktura CF.

**SLUŽBA MQOT\_SERVICE**

Servis.

**Poznámka:**  Neplatné na z/OS.

**TŘÍDA MQOT\_STORAGE\_CLASS**

Paměťová třída.



## MQOT\_TOPIC

Název tématu.

### RefreshInterval (MQCFIN)

Obnovovací interval (identifikátor parametru: MQIACF\_REFRESH\_INTERVAL).

Tento parametr určuje hodnotu (v minutách), která definuje období bezprostředně před aktuálním časem. Zahrnou se pouze objekty, které byly v daném období vytvořeny nebo pozměněny (jak je definováno atributy *AlterationDate* a *AlterationTime*).

Uveďte hodnotu v rozsahu od nuly do 999 999. Hodnota 0 znamená, že neexistuje žádné časové omezení (0 je výchozí hodnota).

Tento parametr je platný pouze v případě, že hodnota parametru *RefreshType* je MQRT\_CONFIGURATION.

### Poznámky k použití pro Refresh Queue Manager

- Po nastavení atributu správce front MQRT\_CONFIGURATION na hodnotu ENABLED zadejte tento příkaz s parametrem *RefreshType* (MQRT\_CONFIGURATION), aby se konfigurace správce front mohla provést až do data. Chcete-li se ujistit, že jsou vygenerovány úplné informace o konfiguraci, zahrňte všechny objekty; pokud máte mnoho objektů, může být vhodnější použít několik příkazů, každý s jiným výběrem objektů, ale takové, které jsou zahrnuty.
- Můžete také použít příkaz s *RefreshType* (MQRT\_CONFIGURATION), abyste se mohli zotavit z problémů, jako jsou chyby ve frontě událostí. V takových případech použijte vhodná kritéria výběru, abyste se vyvarovali nadměrnému zpracování času a generování zpráv událostí.
- Pokud se domníváte, že fronta může obsahovat čísla zpráv s ukončenou platností, zadejte příkaz s produktem *RefreshType* (MQRT\_EXPIRY) kdykoli.
- Je-li zadán parametr *RefreshType* (MQRT\_EARLY), nejsou povolena žádná jiná klíčová slova a příkaz může být zadán pouze z konzoly produktu z/OS a pouze v případě, že správce front není aktivní.
- Je nepravděpodobné, že byste používali **Refresh Queue Manager RefreshType (MQRT\_PROXYSUB)** jiné než za výjimečných okolností. Viz téma [Opětovná synchronizace proxy odběrů](#).
- Je-li příkaz **Refresh Queue Manager Object Type (MQRT\_PROXYSUB)** vydán z/OS v případě, že příkaz CHINIT není spuštěn, je příkaz zařazen do fronty a bude zpracováván při spuštění příkazu CHINIT.
- V 8.0.0.4** Spuštění příkazu Refresh Queue Manager RefreshType (MQRT\_CONFIGURATION) Object Type (MQOT\_ALL) zahrnuje záznamy oprávnění.

Parametry **Refresh Interval** a **Object Name** nelze zadat, pokud explicitně uvedete události záznamu oprávnění. Zadáte-li **Object Type (MQOT\_ALL)**, parametry **Refresh Interval** a **Object Name** se ignorují.

### Aktualizovat zabezpečení

Příkaz Aktualizovat zabezpečení (MQCMD\_REFRESH\_SECURITY) aktualizuje seznam oprávnění interně uchovávané komponentou autorizační služby.

HP Integrity NonStop Server	IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
	✓	✓	✓	✓

### Nepovinné parametry

➤ z/OS

### **CommandScope (MQCFST)**

Rozsah příkazu (identifikátor parametru: MQCACF\_COMMAND\_SCOPE). Tento parametr se vztahuje pouze k produktu z/OS .

Uvádí, jak se příkaz provádí, když je správce front členem skupiny sdílení front. Můžete uvést jednu z následujících možností:

- prázdné (nebo vynechte parametr úplně). Příkaz bude proveden ve správci front, v němž byl zadán.
- Název správce front. Příkaz se provede ve vámi specifikujete správce front a bude aktivní v rámci skupiny sdílení front. Uvedete-li jiné jméno správce front než správce front, do kterého jste zadali správce front, musíte používat prostředí skupiny sdílení front a musí být povolen příkazový server.
- Hvězdička (\*). Příkaz se provádí na lokálním správci front a je také předán každému aktivnímu správci front ve skupině sdílení front.

Maximální délka je MQ\_QSG\_NAME\_LENGTH.



### **SecurityItem (MQCFIN)**

Třída prostředků, pro kterou má být provedena obnova zabezpečení (identifikátor parametru: MQIACF\_SECURITY\_ITEM). Tento parametr se vztahuje pouze k produktu z/OS .

Pomocí tohoto parametru určete třídu prostředků, pro kterou se má provést obnova zabezpečení. Hodnota může být některá z následujících:

#### **MQSECITEM\_VŠE**

Provede se úplná aktualizace zadaného typu. Hodnota MQSECITEM\_ALL je výchozí hodnotou.

#### **MQSECITEM\_MQADMIN**

Určuje, že prostředky typu administrace mají být aktualizovány. Platné pouze v případě, že hodnota *SecurityType* je MQSECTYPE\_CLASSES.

#### **TABULKA MQSECITEM\_MQNLIST**

Určuje, že prostředky seznamu názvů mají být aktualizovány. Platné pouze v případě, že hodnota *SecurityType* je MQSECTYPE\_CLASSES.

#### **PROCEDURA MQSECITEM\_MQPROC**

Určuje, že prostředky procesu mají být aktualizovány. Platné pouze v případě, že hodnota *SecurityType* je MQSECTYPE\_CLASSES.

#### **FRONTA MQSECITEM\_MQQUEUE**

Uvádí, že prostředky fronty se mají obnovit. Platné pouze v případě, že hodnota *SecurityType* je MQSECTYPE\_CLASSES.

#### **MQSECITEM\_MXADMIN**

Určuje, že prostředky typu administrace mají být aktualizovány. Platné pouze v případě, že hodnota *SecurityType* je MQSECTYPE\_CLASSES.

#### **MQSECITEM\_MXNLIST**

Určuje, že prostředky seznamu názvů mají být aktualizovány. Platné pouze v případě, že hodnota *SecurityType* je MQSECTYPE\_CLASSES.

#### **MQSECITEM\_MXPROC**

Určuje, že prostředky procesu mají být aktualizovány. Platné pouze v případě, že hodnota *SecurityType* je MQSECTYPE\_CLASSES.

#### **FRONTA MQSECITEM\_MXQUEUE**

Uvádí, že prostředky fronty se mají obnovit. Platné pouze v případě, že hodnota *SecurityType* je MQSECTYPE\_CLASSES.

#### **MQSECITEM\_MXTOPIC**

Určuje, že prostředky tématu mají být aktualizovány. Platné pouze v případě, že hodnota *SecurityType* je MQSECTYPE\_CLASSES.

### **SecurityType (MQCFIN)**

Typ zabezpečení (identifikátor parametru: MQIACF\_SECURITY\_TYPE).

Tento parametr určuje typ aktualizace zabezpečení, která má být provedena. Hodnota může být některá z následujících:

#### **MQSECTYPE\_AUTHSERV**

Seznam oprávnění uložených interně komponentou služeb autorizace je aktualizován. Objekt MQSECTYPE\_AUTHSERV není v produktu z/OS platný.

Parametr MQSECTYPE\_AUTHSERV je výchozí na platformách jiných než z/OS.

#### **TŘÍDY MQSECTYPE\_CLASSES**

Umožňuje vám vybrat určité třídy prostředků, pro které se má provést obnova zabezpečení.

Parametr MQSECTYPE\_CLASSES je platný pouze v produktu z/OS, kde je výchozí.

#### **MQSECTYPY\_CONNAUTH**

Aktualizuje zobrazení konfigurace pro ověření připojení uložené v mezipaměti.

Na distribuovaných platformách se také jedná o synonymum pro MQSECTYPE\_AUTHSERV.

#### **MQSEC\_SSL**

Protokol MQSECTYPE\_SSL aktualizuje umístění serverů LDAP, které mají být použity pro seznamy odvolaných odvolaných certifikátů a úložiště klíčů. Aktualizuje také všechny parametry kryptografického hardwaru určeného prostřednictvím produktu IBM MQ a zobrazení v mezipaměti úložiště klíčů SSL (Secure Sockets Layer). Umožňuje také, aby aktualizace nabyly účinnosti při úspěšném dokončení příkazu.

Protokol MQSECTYPE\_SSL aktualizuje všechny aktuálně spuštěné kanály SSL, a to následujícím způsobem:

- Odesílací kanály, server a odesílací kanály klastru používající zabezpečení SSL mají povoleno dokončit aktuální dávku. Obecně platí, že poté znovu spustí navázání komunikace přes zabezpečení SSL s aktualizovaným pohledem úložiště klíčů SSL. Je však třeba ručně restartovat žadatelský kanál, na kterém definice serveru nemá žádný parametr CONNAME.
- Všechny ostatní typy kanálů používající zabezpečení SSL se ukončí příkazem STOP CHANNEL MODE (FORCE) STATUS (INACTIVE). Pokud má partnerský konec zastaveného kanálu zpráv znovu definované hodnoty opakování, kanál se pokusí znovu a nový handshake SSL použije obnovený pohled na obsah úložiště klíčů SSL, umístění serveru LDAP, který má být použit pro seznamy odvolaných certifikátů, a umístění úložiště klíčů. Pokud kanál připojení k serveru existuje, ztratí aplikace klienta své připojení ke správci front a musí se znovu připojit, aby mohla pokračovat.

**z/OS**

## **Resetovat strukturu CF**

Příkaz Reset struktury prostředku Coupling Facility (CF) (MQCMD\_RESET\_CF\_STRUC) upravuje stav určité aplikační struktury.

HP Integrity NonStop Server	IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
				✓

### **Povinné parametry**

#### **CFStructName (MQCFST)**

Název struktury aplikace Coupling Facility, kterou chcete resetovat (identifikátor parametru: MQCA\_CF\_STRUC\_NAME). Maximální délka řetězce je MQ\_CF\_STRUC\_NAME\_LENGTH.

#### **Action (MQCFIN)**

Akce, která má být provedena k resetování pojmenované struktury aplikace (identifikátor parametru: MQIACF\_ACTION).

#### **SELHÁNÍ MQACT\_FAIL**

Simulace struktury se simuluje a stav struktury aplikace je nastaven na SELHÁNÍ.

## Resetovat kanál

Příkaz Reset kanálu (MQCMD\_RESET\_CHANNEL) resetuje pořadové číslo zprávy pro kanál IBM MQ s použitím volitelného pořadového čísla, které má být použito při příštím spuštění kanálu.

HP Integrity NonStop Server	IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
✓	✓	✓	✓	✓

Tento příkaz lze zadat na kanál libovolného typu (s výjimkou MQCHT\_SVRCONN a MQCHT\_CLNTCONN). Je-li však vydán odesílateli (MQCHT\_ENDER), kanál serveru (MQCHT\_SERVER) nebo kanál odesílatele klastru (MQCHT\_CLUSSDR), bude hodnota na obou koncích (koncový konec a příjemce nebo konec žadatele) resetována při příští inicializaci nebo opětnou synchronizaci kanálu. Hodnota na obou koncích je resetována tak, aby byla stejná.

Je-li příkaz zadán pro kanál příjemce (MQCHT\_RECEIVER), žadatel (MQCHT\_REQUESTER) nebo kanál příjemce klastru (MQCHT\_CLUSRCVR), hodnota na druhém konci se také *neobnoví*; tento krok je třeba provést samostatně, je-li to nutné.

Existuje-li lokálně definovaný kanál a automaticky definovaný kanál odesílatele klastru se stejným názvem, příkaz se použije pro lokálně definovaný kanál.

Pokud neexistuje žádný lokálně definovaný kanál, ale více než jeden automaticky definovaný kanál odesílatele klastru, použije se příkaz na poslední kanál přidáný do úložiště v lokálním správci front.

## Povinné parametry

### **ChannelName (MQCFST)**

Název kanálu (identifikátor parametru: MQCACH\_CHANNEL\_NAME).

Název kanálu, který má být resetován. Maximální délka řetězce je MQ\_CHANNEL\_NAME\_LENGTH.

## Nepovinné parametry



### **CommandScope (MQCFST)**

Rozsah příkazu (identifikátor parametru: MQCACF\_COMMAND\_SCOPE). Tento parametr se vztahuje pouze k produktu z/OS.

Uvádí, jak se příkaz provádí, když je správce front členem skupiny sdílení front. Můžete uvést jednu z následujících možností:

- prázdné (nebo vynechte parametr úplně). Příkaz bude proveden ve správci front, v němž byl zadán.
- Název správce front. Příkaz se provede ve vámi specifikujete správce front a bude aktivní v rámci skupiny sdílení front. Uvedete-li jiné jméno správce front než správce front, do kterého jste zadali správce front, musíte používat prostředí skupiny sdílení front a musí být povolen příkazový server.

Maximální délka je MQ\_QSG\_NAME\_LENGTH.



### **ChannelDisposition (MQCFIN)**

Dispozice kanálu (identifikátor parametru: MQIACH\_CHANNEL\_DISP). Tento parametr se vztahuje pouze k produktu z/OS.

Určuje dispozice kanálů, které mají být vynulovány.

Je-li tento parametr vynechán, bude hodnota pro dispozice kanálu převzata z atributu dispozice výchozího kanálu objektu kanálu.

Hodnota může být některá z následujících:

### **MQCHLD\_PRIVATE**

Přijímající kanál je soukromý, pokud byl spuštěn jako odezva na příchozí přenos směřovaný do správce front.

Odesílající kanál je soukromý, má-li jeho přenosová fronta jinou povahu než MQQSGD\_SHARED.

### **MQCHLD\_SHARED**

Přijímající kanál je sdílený, pokud byl spuštěn v reakci na příchozí přenos směřovaný do skupiny sdílení front.

Odesílající kanál je sdílen, pokud má jeho přenosová fronta dispozice MQQSGD\_SHARED.

Kombinace parametrů *ChannelDisposition* a *CommandScope* také řídí, z jakého správce front je kanál provozován. Možné volby jsou:

- V lokálním správci front, ve kterém je příkaz zadán.
- Na jiném specifickém pojmenovaném správci front ve skupině.

Různé kombinace *ChannelDisposition* a *CommandScope* jsou shrnuty v [Tabulka 94](#) na stránce [1781](#)

<i>Tabulka 94. ChannelDisposition a CommandScope pro RESET CHANNEL</i>		
<b>ChannelDisposition</b>	<b>CommandScope</b> prázdný nebo lokální-qmgr	<b>CommandScope</b> qmgr-name
MQCHLD_PRIVATE	Resetovat soukromý kanál na lokálním správci front	Obnovit soukromý kanál ve jmenovaném správci front
MQCHLD_SHARED	Reset sdíleného kanálu ve všech aktivních správci front.  Příkaz MQCHLD_SHARED může automaticky generovat příkaz s použitím produktu <i>CommandScope</i> a odeslat jej příslušnému správci front. Pokud neexistuje žádná definice pro kanál ve správci front, do kterého je příkaz odeslán, nebo pokud je definice pro příkaz nevhodná, příkaz selže.  Definice kanálu ve správci front, kde je zadán příkaz, může být použit k určení cílového správce front, na kterém je příkaz spuštěn. Proto je důležité, aby definice kanálů byly konzistentní. Nekonzistentní definice kanálů mohou vést k neočekávanému chování příkazu.	Nepovoleno

### **MsgSeqNumber (MQCFIN)**

Pořadové číslo zprávy (identifikátor parametru: MQIACH\_MSG\_SEQUENCE\_NUMBER).

Uvádí pořadové číslo nové zprávy.

Hodnota musí být v rozsahu 1 až 999 999 999. Výchozí hodnota je jedna.

### **Kódy chyb**

Tento příkaz může vrátit následující kód chyby v záhlaví formátu odezvy, kromě hodnot zobrazených v [“Kódy chyb použitelné pro všechny příkazy”](#) na stránce [1329](#).

### **Reason (MQLONG)**

Hodnota může být některá z následujících:

## **MQRCCF\_CHANNEL\_NOT\_FOUND**

Kanál nebyl nalezen.

## **Reset klastru**

Příkaz Reset klastru (MQCMD\_RESET\_CLUSTER) nutí správce front, aby opustil klastr.

<b>HP Integrity NonStop Server</b>	<b>IBM i</b>	<b>SYSTÉM UNIX a Linux</b>	<b>Windows</b>	<b>z/OS</b>
✓	✓	✓	✓	✓

## **Povinné parametry**

### **ClusterName (MQCFST)**

Název klastru (identifikátor parametru: MQCA\_CLUSTER\_NAME).

Název klastru, který má být resetován.

Maximální délka řetězce je MQ\_CLUSTER\_NAME\_LENGTH.

### **QMgrIdentifier (MQCFST)**

Identifikátor správce front (identifikátor parametru: MQCA\_Q\_MGR\_IDENTIFIER).

Tento parametr je jedinečný identifikátor správce front, který má být vynuceně odebrán z klastru.

Může být zadán pouze jeden z produktů QMgrIdentifier a QMgrName . Volbu QMgrIdentifier použijte v preferencích k QMgrName, protože QMgrName nemusí být jedinečná.

### **QMgrName (MQCFST)**

Název správce front (identifikátor parametru: MQCA\_Q\_MGR\_NAME).

Tento parametr je název správce front, který má být vynuceně odebrán z klastru. Může být zadán pouze jeden z produktů QMgrIdentifier a QMgrName . Volbu QMgrIdentifier použijte v preferencích k QMgrName, protože QMgrName nemusí být jedinečná.

### **Action (MQCFIN)**

Akce (identifikátor parametru: MQIACF\_ACTION).

Určuje akci, která se má provést. Tento parametr může požadovat pouze správce front úložiště.

Hodnota může být některá z následujících:

#### **MQACT\_FORCE\_REMOVE**

Požadavky na vynucené odebrání správce front z klastru.

## **Nepovinné parametry**



### **CommandScope (MQCFST)**

Rozsah příkazu (identifikátor parametru: MQCACF\_COMMAND\_SCOPE). Tento parametr se vztahuje pouze k produktu z/OS .

Uvádí, jak se příkaz provádí, když je správce front členem skupiny sdílení front. Můžete uvést jednu z následujících možností:

- prázdné (nebo vynechte parametr úplně). Příkaz bude proveden ve správci front, v němž byl zadán.
- Název správce front. Příkaz se provede ve vámi specifikujete správce front a bude aktivní v rámci skupiny sdílení front. Uvedete-li jiné jméno správce front než správce front, do kterého jste zadali správce front, musíte používat prostředí skupiny sdílení front a musí být povolen příkazový server.

Maximální délka je MQ\_QSG\_NAME\_LENGTH.

### **RemoveQueues (MQCFIN)**

Zda se fronty klastru odeberou z klastru (identifikátor parametru: MQIACF\_REMOVE\_QUEUES).

Tento parametr udává, zda mají být z klastru odebrány fronty klastru, které náležejí do správce front odebíraného z klastru. Tento parametr lze zadat i v případě, že správce front identifikovaný parametrem *QMgrName* není aktuálně v klastru.

Hodnota může být některá z následujících:

**MQCFO\_REMOVE\_QUEUES\_YES**

Odebrání front náležejících správci front odebírané z klastru.

**MQCFO\_REMOVE\_QUEUES\_NO**

Neodebírejte fronty, které patří do odebírané správce front. Výchozí hodnota je MQCFO\_REMOVE\_QUEUES\_NO.

## Kódy chyb

Tento příkaz může vrátet následující kód chyby v záhlaví formátu odezvy, kromě hodnot zobrazených v [“Kódy chyb použitelné pro všechny příkazy”](#) na stránce 1329.

**Reason (MQLONG)**

Hodnota může být některá z následujících:

**CHYBA MQRCCF\_ACTION\_VALUE\_ERROR**

Hodnota není platná.

## Obnovit správce front

Použijte příkaz MQCMD\_RESET\_Q\_MGR (Resetování správce front) jako součást procedur zálohování a obnovy v systémech AIX, HP-UX, Linux, Solaris, IBM i a Windows.

HP Integrity NonStop Server	IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
✓	✓	✓	✓	✓

Tento příkaz můžete použít k požadavku na to, aby správce front začal zapisovat do nové oblasti protokolu a učinit z předchozího rozšíření protokolu dostupnou pro archivaci.

Pomocí příkazu MQCMD\_RESET\_Q\_MGR (Resetování správce front) vynuťte odebrání hierarchického připojení publikování/odběru, pro které je tento správce front nominován buď jako nadřazený objekt, nebo jako podřazený objekt v rámci hierarchického připojení. Platné na všech podporovaných platformách.

## Povinné parametry

**Action (MQCFIN)**

Akce (identifikátor parametru: MQIACF\_ACTION).

Určuje akci, která se má provést.

Hodnota může být některá z následujících:

**PROTOKOL MQACCT\_ADVANCE\_LOG**

Vyžaduje, aby správce front začal zapisovat do nové oblasti protokolu a učinit z předchozího rozšíření protokolu, aby byla k dispozici archivace. Tento příkaz je přijat pouze v případě, že je správce front konfigurován tak, aby používal lineární protokolování.

**Poznámka:** Není platný pro Compaq NSK nebo z/OS.

**STATISTIKA KOLEKČÍ MQACT\_COLLECT\_**

Požadavky, které správce front ukončí aktuální období shromažďování statistiky, a zapisuje shromážděné statistické údaje.

**Poznámka:** Není platný pro Compaq NSK nebo z/OS.

**MQACT\_PUBSUB**

Vyžádá resetování publikování/odběru. Tato hodnota vyžaduje, aby byl zadán jeden z volitelných parametrů ChildName nebo ParentName.

## Nepovinné parametry

### **ChildName (MQCFST)**

Název podřízeného správce front, pro který má být vynuceno zrušení hierarchického připojení (identifikátor parametru: MQCA\_CHILD).

Tento atribut je platný pouze v případě, že má parametr Action hodnotu MQACT\_PUBSUB.

Maximální délka řetězce je MQ\_Q\_MGR\_NAME\_LENGTH.

### **ParentName (MQCFST)**

Název nadřízeného správce front, pro který má být vynuceno zrušení hierarchického připojení (identifikátor parametru: MQCA\_PARENT).

Tento atribut je platný pouze v případě, že má parametr Action hodnotu MQACT\_PUBSUB.

Maximální délka řetězce je MQ\_Q\_MGR\_NAME\_LENGTH.

## Kódy chyb

Tento příkaz může vracet následující kód chyby v záhlaví formátu odezvy, kromě hodnot zobrazených v “Kódy chyb použitelné pro všechny příkazy” na stránce 1329.

### **Reason (MQLONG)**

Hodnota může být některá z následujících:

#### **PROBLÉM MQRC\_RESOURCE\_PROBLEM**

Není k dispozici dostatek systémových prostředků.

## Obnovit statistiku front

Příkaz Reset statistik front (MQCMD\_RESET\_Q\_STATS) vykazuje data o výkonu pro frontu a pak resetuje data o výkonu. Data o výkonu se udržují pro každou lokální frontu (včetně přenosových front).

HP Integrity NonStop Server	IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
✓	✓	✓	✓	✓

Data o výkonu se resetují v následujících časech:

- Je-li vydán příkaz Reset Queue Statistics
- Při restartu správce front
- Když je vygenerována událost výkonu pro frontu

## Povinné parametry

### **QName (MQCFST)**

Název fronty (identifikátor parametru: MQCA\_Q\_NAME).

Název lokální fronty, která má být testována a resetována.

Názvy generických front jsou podporovány. Generický název je řetězec znaků následovaný hvězdičkou (\*), například ABC\*, a vybírá všechny objekty s názvy, které začínají na vybraný řetězec znaků. Hvězdička ve vlastním seznamu odpovídá všem možným názvům.

Maximální délka řetězce je MQ\_Q\_NAME\_LENGTH.

## Nepovinné parametry



### **CommandScope (MQCFST)**

Rozsah příkazu (identifikátor parametru: MQCACF\_COMMAND\_SCOPE). Tento parametr se vztahuje pouze k produktu z/OS.



Uvádí, jak se příkaz provádí, když je správce front členem skupiny sdílení front. Můžete uvést jednu z následujících možností:

- prázdné (nebo vynechte parametr úplně). Příkaz bude proveden ve správci front, v němž byl zadán.
- Název správce front. Příkaz se provede ve vámi specifikujete správce front a bude aktivní v rámci skupiny sdílení front. Uvedete-li jiné jméno správce front než správce front, do kterého jste zadali správce front, musíte používat prostředí skupiny sdílení front a musí být povolen příkazový server.
- Hvězdička (\*). Příkaz se provádí na lokálním správci front a je také předán každému aktivnímu správci front ve skupině sdílení front.

Maximální délka je MQ\_QSG\_NAME\_LENGTH.

## Kódy chyb

Tento příkaz může vracet následující kódy chyb v záhlaví formátu odezvy, kromě hodnot uvedených v [“Kódy chyb použitelné pro všechny příkazy”](#) na stránce 1329.

### Reason (MQLONG)

Hodnota může být některá z následujících:

#### MQRCCF\_Q\_NEOPRÁVNĚNÝ\_TYP

Akce není platná pro frontu uvedeného typu.

#### MQRCCF\_EVENTS\_DISABLED

Události výkonu správce front jsou zakázány (PERFMEV). V systému z/OS je nutné povolit, aby události výkonu správce front používaly tento příkaz. Další informace naleznete v popisu vlastnosti PerformanceEvent v příkazu [“Změnit správce front”](#) na stránce 1421.


## Resetovat statistiky front (Odezva)

Odezva na příkaz MQCMD\_RESET\_Q\_STATS (Resetování statistiky front) se skládá ze záhlaví odezvy následovaného strukturou *QName* a struktur parametrů atributu, které jsou zobrazeny v následujících sekcích.

HP Integrity NonStop Server	IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
✓	✓	✓	✓	✓

Pokud byl zadán generický název fronty, je pro každou nalezenou frontu vygenerována jedna taková zpráva.

### Vždy vráceno:

*HighQDepth* , *MsgDeqCount* , *MsgEnqCount* , *QName* ,  *QSGDisposition* , *TimeSinceReset*

## Data odpovědi

### HighQDepth (MQCFIN)

Maximální počet zpráv ve frontě (identifikátor parametru: MQIA\_HIGH\_Q\_DEPTH).

Tento počet je maximální hodnota atributu lokální fronty *CurrentQDepth* od posledního resetu. Hodnota *CurrentQDepth* se inkrementuje během volání MQPUT a během odvolání volání MQGET a je snižována během volání operace MQGET (bez procházení) a během odvolání volání MQPUT.

### MsgDeqCount (MQCFIN)

Počet zpráv odložených do fronty (identifikátor parametru: MQIA\_MSG\_DEQ\_COUNT).

Tento počet zahrnuje zprávy, které byly úspěšně načteny (s parametrem MQGET bez procházení) z fronty, přestože operace MQGET dosud nebyla potvrzena. Počet se nesníží, je-li příkaz MQGET později zálohován.

**z/OS** Pokud v systému z/OS hodnota překračuje 999 999 999, vrátí se jako hodnota 999 999 999.

### **MsgEnqCount (MQCFIN)**

Počet zpráv zařazených do fronty (identifikátor parametru: MQIA\_MSG\_ENQ\_COUNT).

Tento počet zahrnuje zprávy, které byly vloženy do fronty, ale dosud nebyly potvrzeny. Počet se nesníží, pokud je vložení později zálohováno.

**z/OS** Pokud v systému z/OS hodnota překračuje 999 999 999, vrátí se jako hodnota 999 999 999.

### **QName (MQCFST)**

Název fronty (identifikátor parametru: MQCA\_Q\_NAME).

Maximální délka řetězce je MQ\_Q\_NAME\_LENGTH.

### **z/OS**

### **QSGDisposition (MQCFIN)**

Dispozice QSG (identifikátor parametru: MQIA\_QSG\_DISP).

Určuje dispozice objektu (to znamená, kde je definován a jak se chová). Tento parametr je platný pouze pro z/OS. Hodnota může být některá z následujících:

#### **MQQSD\_KOPIE**

Objekt je definován jako MQQSGD\_COPY.

#### **SDÍLENÝ MQQSGD\_SHARED**

Objekt je definován jako MQQSGD\_SHARED.

#### **MQQSGD\_Q\_MGR**

Objekt je definován jako MQQSGD\_Q\_MGR.

### **TimeSinceReset (MQCFIN)**

Čas od resetování statistiky v sekundách (identifikátor parametru: MQIA\_TIME\_SINCE\_RESET).

### **z/OS** Resetovat SMDS

Příkaz Reset SMDS (MQCMD\_RESET\_SMDS) upraví informace o dostupnosti nebo o stavu týkající se jedné nebo více sdílených datových sad zpráv přidružených ke specifické struktuře aplikace.

HP Integrity NonStop Server	IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
				✓

### **Povinné parametry**

#### **SMDS (MQCFST)**

Uvádí správce front, pro kterého se mají upravit informace o dostupnosti a o stavu datové sady sdílené zprávy, nebo hvězdičku, chcete-li upravit informace pro všechny datové sady přidružené k uvedenému CFSTRUCT. (identifikátor parametru: MQCACF\_CF\_SMDS).

Maximální délka řetězce je 4 znaky.

#### **CFStrucName (MQCFST)**

Název struktury aplikace CF s vlastnostmi připojení SMDS, které chcete resetovat (identifikátor parametru: MQCA\_CF\_STRUC\_NAME).

Maximální délka řetězce je MQ\_CF\_STRUC\_NAME\_LENGTH.

## Nepovinné parametry

### Access (MQCFIN)

Dostupnost datové sady sdílené zprávy (identifikátor parametru: MQIACF\_CF\_STRUC\_ACCESS).

#### MQCFACCESS\_ENABLED

Datová sada sdílené zprávy je k dispozici pro použití.

#### MQCFACCESS\_DISABLED

Datová sada sdílené zprávy je zakázána.

### Status (MQCFIN)

Stavové informace indikují stav prostředku (identifikátor parametru: MQIACF\_CF\_STRUC\_STATUS).

#### SELHÁNÍ MQCFSTATUS\_FAILED

Datová sada sdílené zprávy je v nepoužitelném stavu.

#### MQCFSTATUS\_RECOVERED

Datová sada je nastavena k zotavení a je připravena k opětovnému použití, ale při příštím otevření vyžaduje nové zpracování restartu. Toto opětovné spuštění zpracování zajistí, že zastaralé odkazy na všechny odstraněné zprávy byly odebrány ze struktury prostředku Coupling Facility, než bude datová sada opět zpřístupněna. Zpracování restartování také znovu vytvoří mapu prostoru datové sady.

## Vyřešit kanál

Příkaz Vyřešit kanál (MQCMD\_RESOLVE\_CHANNEL) vyžaduje, aby kanál potvrzoval nebo vrátil zprávy o nejistém stavu. Tento příkaz se použije, když druhý konec odkazu selže během fáze potvrzení, a z nějakého důvodu není možné znovu ustanovit spojení. V této situaci zůstane odesílající konec v nejistém stavu, zda byly zprávy přijaty. Všechny neprovedené jednotky práce musí být vyřešeny pomocí volby Vyřešit kanál buď s pojistnými, nebo s potvrzováním.

HP Integrity NonStop Server	IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
✓	✓	✓	✓	✓

Při používání tohoto příkazu je třeba dbát zvýšené opatrnosti. Není-li určené rozlišení stejné jako vyřešení na přijímajícím konci, zprávy mohou být ztraceny nebo duplikovány.

Tento příkaz lze použít pouze pro kanály s hodnotou *ChannelType* MQCHT\_SENDER, MQCHT\_SERVER nebo MQCHT\_CLUSSDR.

Existuje-li lokálně definovaný kanál a automaticky definovaný kanál odesílatele klastru se stejným názvem, příkaz se použije pro lokálně definovaný kanál.

Pokud neexistuje žádný lokálně definovaný kanál, ale více než jeden automaticky definovaný kanál odesílatele klastru, použije se příkaz na poslední kanál přidáný do úložiště v lokálním správci front.

## Povinné parametry

### ChannelName (MQCFST)

Název kanálu (identifikátor parametru: MQCACH\_CHANNEL\_NAME).

Název kanálu, který má být vyřešen. Maximální délka řetězce je MQ\_CHANNEL\_NAME\_LENGTH.

### InDoubt (MQCFIN)

Nejisté rozlišení (identifikátor parametru: MQIACH\_IN\_DOUBT).

Určuje, zda mají být potvrzeny nebo zazálohovány nejisté zprávy.

Hodnota může být následující:

#### MQIDO\_COMMIT

Potvrdit.

## MQIDO\_BACKOUT

Vzadu.

### Nepovinné parametry



#### **CommandScope (MQCFST)**

Rozsah příkazu (identifikátor parametru: MQCACF\_COMMAND\_SCOPE). Tento parametr se vztahuje pouze k produktu z/OS .

Uvádí, jak se příkaz provádí, když je správce front členem skupiny sdílení front. Můžete uvést jednu z následujících možností:

- prázdné (nebo vynechte parametr úplně). Příkaz bude proveden ve správci front, v němž byl zadán.
- Název správce front. Příkaz se provede ve vámi specifikujete správce front a bude aktivní v rámci skupiny sdílení front. Uvedete-li jiné jméno správce front než správce front, do kterého jste zadali správce front, musíte používat prostředí skupiny sdílení front a musí být povolen příkazový server.

Maximální délka je MQ\_QSG\_NAME\_LENGTH.

#### **ChannelDisposition (MQCFIN)**

Dispozice kanálu (identifikátor parametru: MQIACH\_CHANNEL\_DISP). Tento parametr se vztahuje pouze k produktu z/OS .

Určuje dispozice kanálů, které mají být vyřešeny.

Je-li tento parametr vynechán, bude hodnota pro dispozice kanálu převzata z atributu dispozice výchozího kanálu objektu kanálu.

Hodnota může být některá z následujících:

#### **MQCHLD\_PRIVATE**

Přijímající kanál je soukromý, pokud byl spuštěn jako odezva na příchozí přenos směřovaný do správce front.

Odesílající kanál je soukromý, má-li jeho přenosová fronta jinou povahu než MQQSGD\_SHARED.

#### **MQCHLD\_SHARED**

Přijímající kanál je sdílený, pokud byl spuštěn v reakci na příchozí přenos směřovaný do skupiny sdílení front.

Odesílající kanál je sdílen, pokud má jeho přenosová fronta dispozice MQQSGD\_SHARED.

Kombinace parametrů *ChannelDisposition* a *CommandScope* také řídí, z jakého správce front je kanál provozován. Možné volby jsou:

- V lokálním správci front, ve kterém je příkaz zadán.
- Na jiném specifickém pojmenovaném správci front ve skupině.

Různé kombinace *ChannelDisposition* a *CommandScope* jsou shrnuty v [Tabulka 95 na stránce 1788](#)

<i>Tabulka 95. ChannelDisposition a CommandScope pro RESOLVE CHANNEL</i>		
<b>ChannelDisposition</b>	<b>CommandScope prázdný nebo lokální-qmgr</b>	<b>CommandScope qmgr-name</b>
MQCHLD_PRIVATE	Vyřešit soukromý kanál v lokálním správci front	Vyřešit soukromý kanál ve jmenovaném správci front

Tabulka 95. ChannelDisposition a CommandScope pro RESOLVE CHANNEL (pokračování)		
ChannelDisposition	CommandScope prázdný nebo lokální-qmgr	CommandScope qmgr-name
MQCHLD_SHARED	<p>Vyřeší se sdílený kanál ve všech aktivních správcích front.</p> <p>Příkaz MQCHLD_SHARED může automaticky generovat příkaz s použitím produktu <i>CommandScope</i> a odeslat jej příslušnému správci front. Pokud neexistuje žádná definice pro kanál ve správci front, do kterého je příkaz odeslán, nebo pokud je definice pro příkaz nevhodná, příkaz selže.</p> <p>Definice kanálu ve správci front, kde je zadán příkaz, může být použit k určení cílového správce front, na kterém je příkaz spuštěn. Proto je důležité, aby definice kanálů byly konzistentní. Nekonzistentní definice kanálů mohou vést k neočekávanému chování příkazu.</p>	Nepovoleno

## Kódy chyb

Tento příkaz může vracet následující kódy chyb v záhlaví formátu odezvy, kromě hodnot uvedených v [“Kódy chyb použitelné pro všechny příkazy”](#) na stránce 1329.

### Reason (MQLONG)

Hodnota může být některá z následujících:

#### **MQRCCF\_CHANNEL\_NOT\_FOUND**

Kanál nebyl nalezen.

#### **CHYBA MQRCCF\_INDOUBT\_VALUE\_ERROR**

Hodnota v nejistém stavu není platná.

## Obnovit správce front

Příkaz Resume Queue Manager (MQCMD\_RESUME\_Q\_MGR) vykreslí znovu správce front pro zpracování zpráv IMS nebo Db2. Opřete činnost příkazu správce front pozastavení (MQCMD\_SUSPEND\_Q\_MGR).

HP Integrity NonStop Server	IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
				✓

## Povinné parametry

### Facility (MQCFIN)

Zařízení (identifikátor parametru: MQIACF\_Q\_MGR\_FACILITY).

Typ zařízení, pro které má být aktivita obnovena. Hodnota může být následující:

#### **MQQMFACT\_DB2**

Pokračuje v běžné aktivitě s Db2.

#### **MOST MQQMFACT\_IMS\_BRIDGE**

Pokračuje v běžné aktivitě mostu IMS.

## Nepovinné parametry

### **CommandScope (MQCFST)**

Rozsah příkazu (identifikátor parametru: MQCACF\_COMMAND\_SCOPE).

Uvádí, jak se příkaz provádí, když je správce front členem skupiny sdílení front. Můžete uvést jednu z následujících možností:

- prázdné (nebo vynechte parametr úplně). Příkaz bude proveden ve správci front, v němž byl zadán.
- Název správce front. Příkaz se provede ve vámi specifikujete správce front a bude aktivní v rámci skupiny sdílení front. Uvedete-li jiné jméno správce front než správce front, do kterého jste zadali správce front, musíte používat prostředí skupiny sdílení front a musí být povolen příkazový server.

Maximální délka je MQ\_QSG\_NAME\_LENGTH.

## Obnovit klastr správců front

Příkaz Resume Queue Manager Cluster (MQCMD\_RESUME\_Q\_MGR\_CLUSTER) informuje ostatní správce front v klastru o tom, že lokální správce front je opět k dispozici pro zpracování a může mu být odesílány zprávy. Opřete akci příkazu MQCMD\_SUSPEND\_Q\_MGR\_CLUSTER (Pozastavení klastru správce front).

HP Integrity NonStop Server	IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
✓	✓	✓	✓	✓

## Povinné parametry

### **ClusterName (MQCFST)**

Název klastru (identifikátor parametru: MQCA\_CLUSTER\_NAME).

Název klastru, pro který má být obnovena dostupnost.

Maximální délka řetězce je MQ\_CLUSTER\_NAME\_LENGTH.

### **ClusterNameList (MQCFST)**

Seznam názvů klastru (identifikátor parametru: MQCA\_CLUSTER\_NAMELIST).

Název seznamu názvů určujícího seznam klastrů, pro které má být obnovena dostupnost.

## Nepovinné parametry



### **CommandScope (MQCFST)**

Rozsah příkazu (identifikátor parametru: MQCACF\_COMMAND\_SCOPE). Tento parametr se vztahuje pouze k produktu z/OS .

Uvádí, jak se příkaz provádí, když je správce front členem skupiny sdílení front. Můžete uvést jednu z následujících možností:

- prázdné (nebo vynechte parametr úplně). Příkaz bude proveden ve správci front, v němž byl zadán.
- Název správce front. Příkaz se provede ve vámi specifikujete správce front a bude aktivní v rámci skupiny sdílení front. Uvedete-li jiné jméno správce front než správce front, do kterého jste zadali správce front, musíte používat prostředí skupiny sdílení front a musí být povolen příkazový server.

Maximální délka je MQ\_QSG\_NAME\_LENGTH.

## Kódy chyb

Tento příkaz může vracet následující kód chyby v záhlaví formátu odezvy, kromě hodnot zobrazených v [“Kódy chyb použitelné pro všechny příkazy”](#) na stránce 1329.

### **Reason (MQLONG)**

Hodnota může být některá z následujících:

## KONFLIKT MQRCCF\_CLUSTER\_NAME\_CONFLICT

Konflikt názvu klastru.

### Znovu ověřit zabezpečení

Příkaz Reverify Security (MQCMD\_REVERIFY\_SECURITY) pro nastavení příznaku opětovného ověření pro všechny uvedené uživatele. Uživatel je znovu ověřen při příští kontrole zabezpečení tohoto uživatele.

HP Integrity NonStop Server	IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
				✓

### Povinné parametry

#### UserId (MQCFST)

ID uživatele (identifikátor parametru: MQCACF\_USER\_IDENTIFIER).

Použijte tento parametr k uvedení jednoho nebo více ID uživatele. Každé uvedené ID uživatele je odhlášen a znovu se přihlásí znovu, až příště bude vydán požadavek vyžadující kontrolu zabezpečení, který je vydán jménem tohoto uživatele.

Maximální délka řetězce je MQ\_USER\_ID\_LENGTH.

### Nepovinné parametry

#### CommandScope (MQCFST)

Rozsah příkazu (identifikátor parametru: MQCACF\_COMMAND\_SCOPE).

Uvádí, jak se příkaz provádí, když je správce front členem skupiny sdílení front. Můžete uvést jednu z následujících možností:

- prázdné (nebo vynechte parametr úplně). Příkaz bude proveden ve správci front, v němž byl zadán.
- Název správce front. Příkaz se provede ve vámi specifikujete správce front a bude aktivní v rámci skupiny sdílení front. Uvedete-li jiné jméno správce front než správce front, do kterého jste zadali správce front, musíte používat prostředí skupiny sdílení front a musí být povolen příkazový server.
- Hvězdička (\*). Příkaz se provádí na lokálním správci front a je také předán každému aktivnímu správci front ve skupině sdílení front.

Maximální délka je MQ\_QSG\_NAME\_LENGTH.

### Nastavit archiv

Pomocí parametru Nastavení archivace (MQCMD\_SET\_ARCHIVE) můžete dynamicky změnit určité hodnoty parametrů systému archivace, které jsou na začátku nastaveny modulem parametrů systému při spuštění správce front.

HP Integrity NonStop Server	IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
				✓

### Povinné parametry

#### ParameterType (MQCFIN)

Typ parametru (identifikátor parametru: MQIACF\_SYSP\_TYPE).

Uvádí, jak mají být parametry resetovány:

#### VÝCHOZÍ HODNOTA MQSYSP\_TYPE\_INITIAL

Počáteční nastavení parametrů systému archivu. Funkce MQSYSP\_TYPE\_INITIAL resetuje všechny parametry systému archivu na hodnoty nastavené při spuštění správce front.

## **MQSYSP\_TYPE\_SET**

Funkce MQSYSP\_TYPE\_SET označuje, že chcete změnit jedno nebo více nastavení parametrů archivačního systému.

## **Nepovinné parametry**

### ***AllocPrimary* (MQCFIN)**

Primární přidělení prostoru pro datové sady DASD (identifikátor parametru: MQIACF\_SYSP\_ALLOC\_PRIMARY).

Uvádí alokaci primárního prostoru pro datové sady DASD v jednotkách uvedených v parametru *AllocUnits*.

Uveďte hodnotu větší než nula. Tato hodnota musí být dostatečná pro kopii datové sady protokolu nebo odpovídající BSDS, podle toho, která z těchto hodnot je větší.

### ***AllocSecondary* (MQCFIN)**

Sekundární přidělení prostoru pro datové sady DASD (identifikátor parametru: MQIACF\_SYSP\_ALLOC\_SECONDARY).

Uvádí alokaci sekundárního prostoru pro datové sady DASD v jednotkách uvedených v parametru *AllocUnits*.

Uveďte hodnotu větší než nula.

### ***AllocUnits* (MQCFIN)**

Alokační jednotka (identifikátor parametru: MQIACF\_SYSP\_ALLOC\_UNIT).

Uvádí jednotku, ve které jsou prováděny alokace primárního a sekundárního prostoru. Hodnota může být některá z následujících:

#### **MQSYSP\_ALLOC\_BLK**

Bloky.

#### **MQSYSP\_ALLOC\_TRK**

Sleduje.

#### **MQSYSP\_ALLOC\_CYL**

Tlakové láhve.

### ***ArchivePrefix1* (MQCFST)**

Určuje předponu pro první název datové sady protokolu archivu (identifikátor parametru: MQCACF\_SYSP\_ARCHIVE\_PFX1).

Maximální délka řetězce je MQ\_ARCHIVE\_PFX\_LENGTH.

### ***ArchivePrefix2* (MQCFST)**

Určuje předponu pro druhý název datové sady protokolu archivu (identifikátor parametru: MQCACF\_SYSP\_ARCHIVE\_PFX2).

Maximální délka řetězce je MQ\_ARCHIVE\_PFX\_LENGTH.

### ***ArchiveRetention* (MQCFIN)**

Doba uchování archivu (identifikátor parametru: MQIACF\_SYSP\_ARCHIVE\_RETAIN).

Uvádí období uchování, ve dnech, které má být použito při vytvoření datové sady protokolu archivace. Uveďte hodnotu v rozsahu nula až 9999.

Chcete-li získat informace o zrušení datových sad protokolu archivace, prohlédněte si příručku Administrace produktu IBM MQ for z/OS.

### ***ArchiveUnit1* (MQCFST)**

Určuje typ zařízení nebo název jednotky zařízení, které se používá k uložení první kopie datové sady protokolu archivu (identifikátor parametru: MQCACF\_SYSP\_ARCHIVE\_UNIT1).

Uveďte typ zařízení nebo název jednotky 1-8 znaků.

Pokud archivujete do DASD, můžete uvést generický typ zařízení s omezeným rozsahem svazků.



Maximální délka řetězce je MQ\_ARCHIVE\_UNIT\_LENGTH.

### **ArchiveUnit2 (MQCFST)**

Určuje typ zařízení nebo název jednotky zařízení, které se používá k ukládání druhé kopie datové sady protokolu archivu (identifikátor parametru: MQCACF\_SYSP\_ARCHIVE\_UNIT2).

Uvedte typ zařízení nebo název jednotky 1-8 znaků.

Je-li tento parametr prázdný, použije se hodnota nastavená pro parametr *ArchiveUnit1*.

Maximální délka řetězce je MQ\_ARCHIVE\_UNIT\_LENGTH.

### **ArchiveWTOR (MQCFIN)**

Určuje, zda má být před pokusem o připojení datové sady protokolu archivace (identifikátor parametru: MQIACF\_SYSP\_ARCHIVE\_WTOR) odeslána zpráva operátorovi a odpověď.

Ostatní uživatelé produktu IBM MQ by mohli být nuceni počkat, než bude datová sada připojena, pokud však produkt IBM MQ čeká na odezvu na zprávu, nemá to na ně vliv.

Hodnota může být některá z následujících:

#### **MQSYSP\_YES**

Je třeba odeslat zprávu a obdržet odpověď před pokusem o připojení datové sady protokolu archivu.

#### **MQSYSP\_NO**

Zpráva se neodešle a odpověď byla přijata před pokusem o připojení datové sady protokolu archivu.

### **BlockSize (MQCFIN)**

Velikost bloku datové sady protokolu archivu (identifikátor parametru: MQIACF\_SYSP\_BLOCK\_SIZE).

Zadaná velikost bloku musí být kompatibilní s typem zařízení, který jste zadali v parametrech *ArchiveUnit1* a *ArchiveUnit2*.

Uvedte hodnotu v rozsahu 4 097 až 28 672. Hodnota, kterou zadáte, je zaokrouhlena na násobek hodnoty 4 096.

Tento parametr se ignoruje u datových sad, které jsou spravovány systémem správy úložiště (SMS).

### **Catalog (MQCFIN)**

Určuje, zda jsou datové sady protokolu archivu katalogizovány v primárním integrovaném prostředku integrovaného katalogu (identifikátor parametru: MQIACF\_SYSP\_CATALOG).

Hodnota může být následující:

#### **MQSYSP\_YES**

Archivní datové sady protokolu jsou katalogizovány.

#### **MQSYSP\_NO**

Archivní datové sady protokolu nejsou katalogizovány.

### **CommandScope (MQCFST)**

Rozsah příkazu (identifikátor parametru: MQCACF\_COMMAND\_SCOPE).

Uvádí, jak se příkaz provádí, když je správce front členem skupiny sdílení front. Můžete uvést jednu z následujících možností:

- prázdné (nebo vynechte parametr úplně). Příkaz bude proveden ve správci front, v němž byl zadán.
- Název správce front. Příkaz se provede ve vámi specifikujete správce front a bude aktivní v rámci skupiny sdílení front. Uvedete-li jiné jméno správce front než správce front, do kterého jste zadali správce front, musíte používat prostředí skupiny sdílení front a musí být povolen příkazový server.
- Hvězdička (\*). Příkaz se provádí na lokálním správci front a je také předán každému aktivnímu správci front ve skupině sdílení front.

Maximální délka je MQ\_QSG\_NAME\_LENGTH.

### **Compact (MQCFIN)**

Určuje, zda mají být data zapisovaná do protokolů archivu komprimována (identifikátor parametru: MQIACF\_SYSP\_COMPACT).

Tento parametr se vztahuje na zařízení 3480 nebo 3490, které má zlepšenou funkci záznamu dat (IDRC). Pokud je tato funkce zapnuta, zapisuje hardware v páskové řídicí jednotce data s daleko vyšší hustotou, než je obvyklé, což umožňuje na každém nosiči uložit více dat. Pokud nepoužíváte zařízení 3480 s funkcí IDRC nebo 3490 základního modelu s výjimkou 3490E, zadejte příkaz MQSYSP\_NO. Chcete-li data optimalizovat, zadejte hodnotu MQSYSP\_YES.

Hodnota může být následující:

#### **MQSYSP\_YES**

Data mají být zhuštěná.

#### **MQSYSP\_NO**

Data nemají být zhuštěná.

### **Protect (MQCFIN)**

Ochrana podle externího správce zabezpečení (ESM) (identifikátor parametru: MQIACF\_SYSP\_PROTECT).

Určuje, zda jsou datové sady protokolu archivace při vytváření datových sad chráněny profily ESM.

Uvedete-li MQSYSP\_YES, ujistěte se, že:

- Ochrana ESM je aktivní pro IBM MQ.
- ID uživatele přidružené k adresnímu prostoru IBM MQ má oprávnění k vytváření těchto profilů.
- Třída TAPEVOL je aktivní, pokud archivujete na pásku.

jinak dojde k selhání zpracování odlehčování.

Hodnota může být některá z následujících:

#### **MQSYSP\_YES**

Profily datové sady jsou vytvářeny při odlehčování protokolů.

#### **MQSYSP\_NO**

Profily nejsou vytvářeny.

### **QuiesceInterval (MQCFIN)**

Maximální čas povolený pro uvedení do klidového stavu (identifikátor parametru: MQIACF\_SYSP QUIESCE\_INTERVAL).

Uvádí maximální dobu, v sekundách, povolenou pro uvedení do klidového stavu.

Uveďte hodnotu v rozsahu od 1 do 999.

### **RoutingCode (MQCFIL)**

Seznam kódů směrování produktu z/OS (identifikátor parametru: MQIACF\_SYSP\_ROUTING\_CODE).

Uvádí seznam směrovacích kódů z/OS pro zprávy o datových sadách protokolu archivace na operátora.

Uveďte až 14 směrovacích kódů, každý s hodnotou v rozsahu 0 až 16. Je třeba určit alespoň jeden kód.

### **TimeStampFormat (MQCFIN)**

Zahrnuté časové razítko (identifikátor parametru: MQIACF\_SYSP\_TIMESTAMP).

Uvádí, zda název datové sady protokolu archivace obsahuje časovou značku.

Hodnota může být následující:

#### **MQSYSP\_YES**

Názvy obsahují časové razítko. Datové sady protokolu archivace jsou pojmenovány:

```
arcpxi.cydd.T hhmsst.A nnnnnn
```

kde c je 'D' pro roky až do roku 1999 nebo 'E' pro rok 2000 a novější a *arcpxi* je předpona názvu datové sady zadaná *ArchivePrefix1* nebo *ArchivePrefix2*. *arcpxi* může mít až 19 znaků.

### **MQSYSP\_NO**

Názvy nezahrnujte časovou značku. Datové sady protokolu archivace jsou pojmenovány:

```
arcpxi.A nnnnnn
```

Kde *arcpxi* je předpona názvu datové sady zadaná pomocí *ArchivePrefix1* nebo *ArchivePrefix2*. *arcpxi* může mít až 35 znaků.

### **MQSYSP\_EXTENDED.**

Názvy obsahují časové razítko. Datové sady protokolu archivace jsou pojmenovány:

```
arcpxi.D yyyyddd.T hhmsst.A nnnnnn
```

Kde *arcpxi* je předpona názvu datové sady zadaná pomocí *ArchivePrefix1* nebo *ArchivePrefix2*. *arcpxi* může mít až 17 znaků.

## **Nastavit záznam oprávnění**

Příkaz Nastavit záznam oprávnění (MQCMD\_SET\_AUTH\_REC) nastavuje oprávnění profilu, objektu nebo třídy objektů. Oprávnění může být uděleno nebo odvoláno z libovolného počtu činitelů nebo skupin.

<b>HP Integrity NonStop Server</b>	<b>IBM i</b>	<b>SYSTÉM UNIX a Linux</b>	<b>Windows</b>	<b>z/OS</b>
	✓	✓	✓	

## **Povinné parametry**

### **ProfileName (MQCFST)**

Název profilu (identifikátor parametru: MQACF\_AUTH\_PROFILE\_NAME).

Autorizace platí pro všechny objekty IBM MQ s názvy, které odpovídají uvedenému názvu profilu. Můžete definovat generický profil. Uvedete-li explicitní název profilu, objekt musí existovat.

Maximální délka řetězce je MQ\_AUTH\_PROFILE\_NAME\_LENGTH.

### **ObjectType (MQCFIN)**

Typ objektu, pro který se mají nastavit autorizace (identifikátor parametru: MQIACF\_OBJECT\_TYPE).

Hodnota může být některá z následujících:

#### **MQOT\_AUTH\_INFO**

Ověřovací informace.

#### **MQOT\_CHANNEL**

Objekt kanálu.

#### **MQOT\_CLNTCONN\_CHANNEL**

Objekt kanálu připojení klienta.

#### **MQOT\_COMM\_INFO**

Objekt informací o komunikaci

#### **MQOT\_LISTENER**

Objekt listeneru.

#### **MQO\_NAMELIST**

Seznam jmen.

#### **PROCES MQOT\_PROCESS**

process.

#### **MQOT\_Q**

Fronta nebo fronty, které se shodují s parametrem názvu objektu.

**MQOT\_Q\_MGR**

Správce front.

**MQOT\_VZDÁLENÝ\_NÁZEV\_MGR\_NAME**

Vzdálený správce front.

**SLUŽBA MQOT\_SERVICE**

Objekt služby.

**MQOT\_TOPIC**

Objekt tématu.

**Poznámka:** Požadované parametry musí být v pořadí **ProfileName** následováno příkazem **ObjectType**.

**Nepovinné parametry****AuthorityAdd (MQCFIL)**

Hodnoty oprávnění pro nastavení (identifikátor parametru: MQIACF\_AUTH\_ADD\_AUTHS).

Tento parametr je seznam hodnot oprávnění, které mají být nastaveny pro pojmenovaný profil. Hodnoty mohou být:

**MQAUTH\_NONE**

Entita má nastaveno oprávnění 'none'.

**MQAUTH\_ALT\_USER\_AUTHORITY**

Zadejte alternativní ID uživatele při volání MQI.

**MQAUTH\_BROWSE**

Načtěte zprávu z fronty zadáním volání MQGET s volbou BROWSE.

**MQAUTH\_CHANGE**

Změňte atributy uvedeného objektu pomocí příslušné sady příkazů.

**MQAUTH\_CLEAR**

Vymazat frontu.

**MQAUTH\_CONNECT**

Připojení aplikace k zadanému správci front zadáním volání MQCONN.

**VYTVOŘIT MQAUTH\_CREATE**

Vytvořte objekty uvedeného typu pomocí příslušné sady příkazů.

**ODSTRANIT MQAUTH\_DELETE**

Odstraňte uvedený objekt pomocí příslušné sady příkazů.

**MQAUTH\_DISPLAY**

Zobrazte atributy uvedeného objektu pomocí příslušné sady příkazů.

**VSTUP MQAUTH\_INPUT**

Načtení zprávy z fronty zadáním volání MQGET.

**MQAUTH\_INQUIRE**

Vytvoření dotazu pro konkrétní frontu zadáním volání MQINQ.

**VÝSTUP MQAUTH\_OUTPUT**

Vložit zprávu do určité fronty zadáním volání MQPUT.

**MQAUTH\_PASS\_ALL\_CONTEXT, KONTEXT**

Projít celý kontext.

**KONTEXT MQAUTH\_PASS\_IDENTITY\_CONTEXT**

Předejte kontext identity.

**MQAUTH\_SET**

Nastavte atributy ve frontě z rozhraní MQI zadáním volání MQSET.

**MQAUTH\_SET\_ALL\_CONTEXT,**

Nastavit celý kontext na frontě.

### **KONTEXT MQAUTH\_SET\_IDENTITY\_CONTEXT**

Nastavte kontext identity ve frontě.

### **OVLADAČ MQAUTH\_CONTROL**

Pro listenery a služby spusťte a zastavte určený kanál, modul listener nebo službu.

Kanály, spuštění, zastavení a testování spojení s určeným kanálem.

U témat, definování, změny nebo odstranění odběrů.

### **FUNKCE MQAUTH\_CONTROL\_EXTENDED**

Resetovat nebo vyřešit určený kanál.

### **MQAUTH\_PUBLISH**

Publikovat na zadané téma.

### **MQAUTH\_SUBSCRIBE**

Přihlaste se k odběru uvedeného tématu.

### **MQAUTH\_RESUME**

Obnovit odběr pro určené téma.

### **SYSTÉM MQAUTH\_SYSTEM**

Použít správce front pro interní systémové operace.

### **MQAUTH\_ALL**

Použít všechny operace použitelné pro objekt.

### **MQAUTH\_ALL\_ADMIN**

Použít všechny administrační operace použitelné na objekt.

### **MQAUTH\_ALL\_MQI**

Použít všechna volání MQI použitelná pro objekt.

Obsah seznamů *AuthorityAdd* a *AuthorityRemove* musí být vzájemně vylučný. Musíte uvést hodnotu buď pro *AuthorityAdd*, nebo pro *AuthorityRemove*. Pokud jste nezadali ani jednu chybu, dojde k chybě.

### **AuthorityRemove (MQCFIL)**

Hodnoty oprávnění, které mají být odebrány (identifikátor parametru: MQIACF\_AUTH\_REMOVE\_AUTHS).

Tento parametr je seznam hodnot oprávnění, které se mají odebrat z uvedeného profilu. Hodnoty mohou být:

### **MQAUTH\_NONE**

Entita má nastaveno oprávnění 'none'.

### **MQAUTH\_ALT\_USER\_AUTHORITY**

Zadejte alternativní ID uživatele při volání MQI.

### **MQAUTH\_BROWSE**

Načtěte zprávu z fronty zadáním volání MQGET s volbou BROWSE.

### **MQAUTH\_CHANGE**

Změňte atributy uvedeného objektu pomocí příslušné sady příkazů.

### **MQAUTH\_CLEAR**

Vymazat frontu.

### **MQAUTH\_CONNECT**

Připojení aplikace k zadanému správci front zadáním volání MQCONN.

### **VYTVOŘIT MQAUTH\_CREATE**

Vytvořte objekty uvedeného typu pomocí příslušné sady příkazů.

### **ODSTRANIT MQAUTH\_DELETE**

Odstraňte uvedený objekt pomocí příslušné sady příkazů.

### **MQAUTH\_DISPLAY**

Zobrazte atributy uvedeného objektu pomocí příslušné sady příkazů.

**VSTUP MQAUTH\_INPUT**

Načtení zprávy z fronty zadáním volání MQGET.

**MQAUTH\_INQUIRE**

Vytvoření dotazu pro konkrétní frontu zadáním volání MQINQ.

**VÝSTUP MQAUTH\_OUTPUT**

Vložit zprávu do určité fronty zadáním volání MQPUT.

**MQAUTH\_PASS\_ALL\_CONTEXT, KONTEXT**

Projít celý kontext.

**KONTEXT MQAUTH\_PASS\_IDENTITY\_CONTEXT**

Předejte kontext identity.

**MQAUTH\_SET**

Nastavte atributy ve frontě z rozhraní MQI zadáním volání MQSET.

**MQAUTH\_SET\_ALL\_CONTEXT,**

Nastavit celý kontext na frontě.

**KONTEXT MQAUTH\_SET\_IDENTITY\_CONTEXT**

Nastavte kontext identity ve frontě.

**OVLADAČ MQAUTH\_CONTROL**

Pro listenery a služby spusťte a zastavte určený kanál, modul listener nebo službu.

Kanály, spuštění, zastavení a testování spojení s určeným kanálem.

U témat, definování, změny nebo odstranění odběrů.

**FUNKCE MQAUTH\_CONTROL\_EXTENDED**

Resetovat nebo vyřešit určený kanál.

**MQAUTH\_PUBLISH**

Publikovat na zadané téma.

**MQAUTH\_SUBSCRIBE**

Přihlaste se k odběru uvedeného tématu.

**MQAUTH\_RESUME**

Obnovit odběr pro určené téma.

**SYSTÉM MQAUTH\_SYSTEM**

Použit správce front pro interní systémové operace.

**MQAUTH\_ALL**

Použit všechny operace použitelné pro objekt.

**MQAUTH\_ALL\_ADMIN**

Použit všechny administrační operace použitelné na objekt.

**MQAUTH\_ALL\_MQI**

Použit všechna volání MQI použitelná pro objekt.

Obsah seznamů *AuthorityAdd* a *AuthorityRemove* musí být vzájemně výlučný. Musíte uvést hodnotu buď pro *AuthorityAdd*, nebo pro *AuthorityRemove*. Pokud jste nezadali ani jednu chybu, dojde k chybě.

**GroupNames (MQCFSL)**

Názvy skupin (identifikátor parametru: MQCACF\_GROUP\_ENTITY\_NAMES).

Názvy skupin s příslušnými autorizacemi. Musí být uveden alespoň jeden název skupiny nebo hlavní název. Pokud není zadán ani jeden z nich, dojde k chybě.

Každý člen v tomto seznamu může být maximální délkou MQ\_ENTITY\_NAME\_LENGTH.

**PrincipalNames (MQCFSL)**

Hlavní názvy (identifikátor parametru: MQCACF\_PRINCIPAL\_ENTITY\_NAMES).

Názvy činitelů, které mají nastaveny příslušné autorizace. Musí být uveden alespoň jeden název skupiny nebo hlavní název. Pokud není zadán ani jeden z nich, dojde k chybě.

Každý člen v tomto seznamu může být maximální délkou MQ\_ENTITY\_NAME\_LENGTH.

### **ServiceComponent (MQCFST)**

Komponenta služby (identifikátor parametru: MQCACF\_SERVICE\_COMPONENT).

Jsou-li podporovány instalovatelné autorizační služby, tento parametr uvádí název služby autorizace, na kterou se autorizace vztahuje.

Vynecháte-li tento parametr, provede se ověření autorizace pro první instalovatelnou komponentu pro danou službu.

Maximální délka řetězce je MQ\_SERVICE\_COMPONENT\_LENGTH.

## **Kódy chyb**

Tento příkaz může vracet následující kódy chyb v záhlaví formátu odezvy, kromě hodnot uvedených v [“Kódy chyb použitelné pro všechny příkazy”](#) na stránce 1329.

### **Reason (MQLONG)**

Hodnota může být některá z následujících:

#### **ENTITA MQRC\_UNKNOWN\_ENTITY**

ID uživatele není autorizován, nebo je neznámý.

#### **CHYBA MQRCCF\_AUTH\_VALUE\_ERROR**

Neplatná autorizace.

#### **CHYBÍ HODNOTA MQRCCF\_AUTH\_VALUE\_MISSING**

Chybí autorizace.

#### **CHYBÍ POLOŽKA MQRCCF\_ENTITY\_NAME\_**

Chybí název entity.

#### **CHYBÍ MQRCCF\_OBJECT\_TYPE\_**

Chybí typ objektu.

#### **CHYBA MQRCCF\_PROFILE\_NAME\_ERROR**

Neplatný název profilu.

## **Nastavit záznam ověření kanálu**

Příkaz Nastavit záznam ověřování kanálu (MQCMD\_SET\_CHLOH\_REC) nastavuje podrobnosti o povoleném partnerovi a mapování na MCAUSER pro kanál nebo sadu kanálů.

<b>HP Integrity NonStop Server</b>	<b>IBM i</b>	<b>SYSTÉM UNIX a Linux</b>	<b>Windows</b>	<b>z/OS</b>
	✓	✓	✓	✓

## **Diagram syntaxe**

Kombinace parametrů a hodnot, které jsou povoleny, najdete v diagramu syntaxe v příkazu MQSC [“SET CHLAUTH”](#) na stránce 1268.

## **Povinné parametry**

Požadované parametry jsou platné pro hodnoty **Action** :

- MQACT\_ADD nebo MQACT\_REPLACE
- MQACT\_REMOVE
- MQACT\_REMOVEALL

### **ProfileName (MQCFST)**

Název kanálu nebo sady kanálů, pro které nastavujete konfiguraci ověření kanálu (identifikátor parametru: MQCACH\_CHANNEL\_NAME). Můžete použít jednu nebo více hvězdiček (\*), v libovolné

pozici, jako zástupné znaky pro uvedení sady kanálů. Pokud nastavíte Typ na MQCAUT\_BLOCKADDR, musíte nastavit generický název kanálu na jednu hvězdičku, která odpovídá všem názvům kanálů.

Maximální délka řetězce je MQ\_CHANNEL\_NAME\_LENGTH.

### Typ (MQCFIN)

Argument **Type** musí následovat za parametrem **ProfileName**.

Typ záznamu ověření kanálu, pro který chcete nastavit povolené podrobnosti partnera nebo mapování na MCAUSER (identifikátor parametru: MQIACF\_CHLAUTH\_TYPE). Platné jsou tyto hodnoty:

#### MQCAUT\_BLOCKUSER

Tento záznam ověření kanálu zabrání uvedenému uživateli nebo uživatelům v připojení. Parametr MQCAUT\_BLOCKUSER musí být doprovázen parametrem UserList.

#### MQCAUT\_BLOCKNAME

Tento záznam ověření kanálu brání připojení z uvedené adresy IP nebo adres. Parametr MQCAUT\_BLOCKADDR musí být doprovázen parametrem AddrList.

#### MQCAUT\_SSLPEERMAP

Tento záznam ověření kanálu mapuje rozlišující názvy (DN) zabezpečení SSL na hodnoty MCAUSER. Parametr MQCAUT\_SSLPEERMAP musí být připojen pomocí SSLPeer.

#### MAVA\_ADRESA\_IP

Tento záznam ověření kanálu mapuje adresy IP na hodnoty MCAUSER. Parametr MQCAUT\_ADDRESSMAP musí být doprovázen adresou.

#### MQCAUT\_USERMAP



Tento záznam ověření kanálu mapuje deklarovaná ID uživatele na hodnoty MCAUSER. Parametr MQCAUT\_USERMAP musí být doprovázen hodnotou ClntUser.

#### MQCAUT\_QMGRMAP

Tento záznam ověření kanálu mapuje názvy vzdálených správců front na hodnoty MCAUSER. Parametr MQCAUT\_QMGRMAP musí být doprovázen parametrem QMName.

## Nepovinné parametry

Následující tabulka ukazuje, které parametry jsou platné pro každou hodnotu **Action**:

Parametr	MQACT_ADD nebo MQACT_REPLACE	MQACT_REMOVE	MQACT_REMOVEALL
  CommandScope	✓	✓	✓
Akce	✓	✓	✓
Adresa	✓	✓	
ADDRLIST	✓	✓	
CheckClient	✓	✓	
ClntUser	✓	✓	
MCAUSER	✓		
QMNAME	✓	✓	
SSLCertIssuer	✓	✓	
partner SSL	✓	✓	



Parametr	MQACT_ADD nebo MQACT_REPLACE	MQACT_REMOVE	MQACT_REMOVEALL
UserList	✓	✓	
UserSrc	✓		
Varovat	✓		
Popis	✓		

### Akce (MQCFIN)

Akce, která se má provést na záznamu ověření kanálu (identifikátor parametru: MQIACF\_ACTION).  
Platné jsou tyto hodnoty:

#### MQACT\_ADD

Přidejte uvedenou konfiguraci do záznamu ověření kanálu. Toto je výchozí hodnota.

Pro typy MQCAUT\_SSLPEERMAP, MQCAUT\_ADDRESSMAP, MQCAST\_USERMAP a MQCAUT\_QMGRMAP, pokud zadaná konfigurace existuje, příkaz selže.

Pro typy MQCAUT\_BLOCKUSER a MQCAUT\_BLOCKADDR je konfigurace přidána do seznamu.

#### MQACT\_REPLACE

Nahrazení aktuální konfigurace záznamu ověření kanálu.

Pro typy MQCAUT\_SSLPEERMAP, MQCAUT\_ADDRESSMAP, MQCAST\_USERMAP a MQCAUT\_QMGRMAP, pokud zadaná konfigurace existuje, bude nahrazena novou konfigurací. Pokud neexistuje, je přidán.

Pro typy MQCAST\_BLOCKUSER a MQCAUT\_BLOCKADDR uvedená konfigurace nahradí aktuální seznam, a to i v případě, že je aktuální seznam prázdný. Pokud nahradíte aktuální seznam prázdným seznamem, bude to fungovat jako MQACT\_REMOVEALL.

#### MQACT\_REMOVE

Odeberte uvedenou konfiguraci ze záznamů ověření kanálu. Pokud konfigurace neexistuje, příkaz selže. Pokud odeberete poslední položku ze seznamu, bude to fungovat jako MQACT\_REMOVEALL.

#### MQACT\_REMOVEALL

Odeberte všechny členy seznamu, a tím i celý záznam (pro MQCAUT\_BLOCKADDR a MQCAUT\_BLOCKUSER). nebo všechna dříve definovaná mapování (pro MQCAUT\_ADDRESSMAP, MQCAUT\_SSLPEERMAP, MQCAUT\_QMGRMAP a MQCAUT\_USERMAP) ze záznamů ověření kanálu. Tuto volbu nelze kombinovat se specifickými hodnotami dodanými v **AddrList**, **UserList**, **Address**, **SSLPeer**, **QMName** nebo **CIntUser**. Pokud uvedený typ nemá žádnou aktuální konfiguraci, příkaz stále uspěje.

### Adresa (MQCFST)



**Upozornění:** Názvy hostitelů lze v tomto parametru zadat pouze ve správcích front, které mají povoleny nové funkce produktu IBM MQ 8.0 s operačním systémem OPMODE.

Filtr, který má být použit pro porovnání s adresou IP nebo názvem hostitele partnerského správce front nebo klienta na druhém konci kanálu (identifikátor parametru: MQCACH\_CONNECTION\_NAME).

Tento parametr je povinný, je-li **Type** MQCAUT\_ADESSMAP a je také platný, když **Type** je MQCAUT\_SSLPEERMAP, MQCAUT\_USERMAP nebo MQCAUT\_QMGRMAP a **Action** je MQACT\_ADD, MQACT\_REPLACE nebo MQACT\_REMOVE. Můžete definovat více než jeden objekt ověření kanálu se stejnou hlavní identitou, jako je například stejné jméno partnera SSL nebo TLS s různými adresami. Další informace o filtrování adres IP viz [“Generické adresy IP”](#) na stránce 1276.

Maximální délka řetězce je MQ\_CONN\_NAME\_LENGTH.

### AddrList (MQCFSL)

Seznam až 100 generických adres IP, které jsou zakázány v přístupu k tomuto správci front v libovolném kanálu (identifikátor parametru: MQCACH\_CONNECTION\_NAME\_LIST).

Tento parametr je platný pouze v případě, že **Type** je MQCAUT\_BLOCKADDR.

Maximální délka každé adresy je MQ\_CONN\_NAME\_LENGTH.

### **CheckClient (MQCFIN)**



**Upozornění:** Tento parametr je platný pouze pro správce front, kteří mají povoleny nové funkce produktu IBM MQ 8.0 s operačním systémem OPMODE.

Požadavky na ID uživatele a heslo pro připojení klienta jsou úspěšné. Platné jsou tyto hodnoty:

#### **POŽADOVANÝ ADMINISTRÁTOR MQCHK\_ADMIN**

Pokud používáte privilegované ID uživatele, je vyžadováno platné ID uživatele a heslo pro připojení. Heslo nesmí obsahovat jednoduché uvozovky (').

Nejsou vyžadována žádná připojení s použitím ID uživatele, která není privilegována, aby bylo možné zadat ID uživatele a heslo.

ID uživatele a heslo jsou zkontrolovány proti podrobnostem o úložišti uživatelů poskytnutém v objektu ověřovacích informací a v poli CONNAUTH zadané v poli CONNAUTH zadané v poli ALTER QMGR.

Pokud nejsou zadány žádné podrobnosti o úložišti uživatelů, takže není u správce front povolena kontrola ID uživatele a hesla, připojení nebude úspěšné.

Privilegovaný uživatel je takový, který má úplná administrativní oprávnění pro produkt IBM MQ. Další informace najdete v tématu [Oprávnění uživatelé](#).

Tato volba není platná na platformách z/OS.

#### **POŽADUJE SE MQCHK\_REQUIRED**

Pro připojení je vyžadováno platné ID uživatele a heslo. Heslo nesmí obsahovat jednoduché uvozovky (').

ID uživatele a heslo jsou zkontrolovány proti podrobnostem o úložišti uživatelů poskytnutém v objektu ověřovacích informací a v poli CONNAUTH zadané v příkazu ALTER QMGR.

Pokud nejsou zadány žádné podrobnosti o úložišti uživatelů, takže není u správce front povolena kontrola ID uživatele a hesla, připojení nebude úspěšné.

#### **MQCHK\_AS\_Q\_MGR**

Má-li být připojení povoleno, musí splňovat požadavky na ověření připojení definované ve správci front.

Pokud pole CONNAUTH poskytuje objekt ověřovacích informací a hodnota CHCKCLNT je POŽADOVÁNO, připojení selže, pokud není dodáno platné ID uživatele a heslo.

Pokud pole CONNAUTH neposkytuje objekt ověřovacích informací, nebo hodnota CHCKCLNT není POVINNÁ, není ID uživatele a heslo povinné.

### **ClntUser (MQCFST)**

ID uživatele deklarovaného klientem se má namapovat na nové ID uživatele, které je povoleno nezměněným nebo blokováným (identifikátor parametru: MQCACH\_CLIENT\_USER\_ID).

Může se jednat o ID uživatele předané z klienta označující ID uživatele, pod kterým je spuštěn proces na straně klienta, nebo ID uživatele, které klient předkládá při volání MQCONNX pomocí MQCSP.

Tento parametr je platný pouze s TYPE (USERMAP) a když **Match** je MQMATCH\_RUNCHECK.

Maximální délka řetězce je MQ\_CLIENT\_USER\_ID\_LENGTH.



### **CommandScope (MQCFST)**

Rozsah příkazu (identifikátor parametru: MQCACF\_COMMAND\_SCOPE). Tento parametr se vztahuje pouze k produktu z/OS.

Určuje, jak se příkaz spustí, když je správce front členem skupiny sdílení front. Můžete uvést jednu z následujících možností:

- prázdné (nebo vynechte parametr úplně). Příkaz bude spuštěn ve správci front, v němž byl zadán.

- Název správce front. Příkaz je spuštěn ve správci front, který jste zadali, a je tak aktivní v rámci skupiny sdílení front. Uvedete-li jiné jméno správce front, než je správce front, v němž byl příkaz zadán, musíte používat prostředí skupiny sdílení front a musí být povolen příkazový server.
- Hvězdička (\*). Příkaz je spuštěn na lokálním správci front a je také předáván každému aktivnímu správci front ve skupině sdílení front.

### **Vlastní (MQCFST)**

Vyhrazeno pro budoucí použití.

### **Popis (MQCFST)**

Poskytuje popisné informace o záznamu ověřování kanálu, který se zobrazí při zadání příkazu Inquire Channel Authentication Records (identifikátor parametru: MQCA\_CHLAUTH\_DESC).

Tento parametr musí obsahovat pouze zobrazitelné znaky. V instalaci DBCS může obsahovat znaky DBCS. Maximální délka řetězce je MQ\_CHLAUTH\_DESC\_LENGTH.

**Poznámka:** Použit znaky z identifikátoru kódované znakové sady (CCSID) pro tohoto správce front. Ostatní znaky mohou být nesprávně přeloženy, pokud jsou informace odeslány jinému správci front.

### **Uživatel MCAUser (MQCFST)**

Identifikátor uživatele, který se má použít, když se příchozí připojení shoduje s DN SSL, adresou IP, deklarovanou ID uživatele klienta nebo zadaným vzdáleným jménem správce front (identifikátor parametru: MQCACH\_MCA\_USER\_ID).

Tento parametr je povinný, pokud **UserSrc** je MQUSRC\_MAP a je platný, když **Type** je MQCAUT\_SSLPEERMAP, MQCAUT\_ADDRESSMAP, MQCAUT\_USERMAP nebo MQCAUT\_QMGRMAP.

Tento parametr je platný pouze v případě, že **Action** je MQACT\_ADD nebo MQACT\_REPLACE.

Maximální délka řetězce je MQ\_MCA\_USER\_ID\_LENGTH.

### **QMName (MQCFST)**

Název správce front vzdáleného partnera nebo vzoru, který odpovídá sadě názvů správce front, který má být mapován na ID uživatele nebo blokován (identifikátor parametru: MQCA\_REMOTE\_Q\_MGR\_NAME).

Tento parametr je platný pouze v případě, že **Type** je MQCAUT\_QMGRMAP

Maximální délka řetězce je MQ\_Q\_MGR\_NAME\_LENGTH.

### **SSLCertIssuer (MQCFST)**



**Upozornění:** Tento parametr je platný pouze pro správce front, kteří mají povoleny nové funkce produktu IBM MQ 8.0 s operačním systémem OPMODE.

Tento parametr je přídatný k parametru **SSLPeer**.

**SSLCertIssuer** omezuje shody s tím, aby byla v certifikátech vydaných konkrétní certifikační autoritou.

### **SSLPeer (MQCFST)**

Filtr, který se má použít k porovnání s rozlišujícím názvem certifikátu od správce front typu peer nebo od klienta na druhém konci kanálu (identifikátor parametru: MQCACH\_SSL\_PEER\_NAME).

Hodnota **SSLPeer** je uvedena ve standardním formuláři, který slouží k určení rozlišovacího jména. Viz [Distinguished Names](#) a [IBM MQ rules for SSLPEER values](#).

Maximální délka řetězce je MQ\_SSL\_PEER\_NAME\_LENGTH.


### **UserList (MQCFSL)**

Seznam až 100 ID uživatelů, která jsou zakázána tímto kanálem nebo sadou kanálů (identifikátor parametru: MQCACH\_MCA\_USER\_ID\_LIST).

Je možné použít následující speciální hodnotu:

### \* MQADMIN

Přesný význam této hodnoty je určen za běhu. Pokud používáte OAM dodané s IBM MQ, význam závisí na platformě takto:

- V systému Windows jsou všichni členové skupiny mqm , skupina Administrators a SYSTEM .
- V systému SYSTÉM UNIX a Linux jsou všichni členové skupiny mqm .
- V systému IBM jde o profily (uživatelé) qmqm a qmqmadm a všechny členy skupiny qmqmadm a všechny uživatele definované se speciálním nastavením \*ALLOBJ.
-  V systému z/OSID uživatele CHINIT a jméno uživatele, pod kterým jsou spuštěny adresní prostory MSTR, pod

Tento parametr je platný pouze v případě, že **TYPE** je MQCAUT\_BLOCKUSER.

Maximální délka každého ID uživatele je MQ\_MCA\_USER\_ID\_LENGTH.

### UserSrc (MQCFIN)

Zdroj ID uživatele, který má být použit pro MCAUSER za běhu (identifikátor parametru: MQIACH\_USER\_SOURCE).

Platné jsou tyto hodnoty:

#### MQUSRC\_MAP

Příchozí připojení, která odpovídají tomuto mapování, používají ID uživatele zadané v atributu **MCAUser** . Toto je výchozí hodnota.

#### MQUSRC\_NOACCESS

Příchozí připojení, která odpovídají tomuto mapování, nemají k tomuto správci front přístup a kanál je okamžitě ukončen.

#### MQUSRC\_KANÁL

Příchozí připojení, která se shodují s tímto mapováním, používají v poli MCAUSER ID uživatele ve sledu prací nebo libovolný uživatel definovaný na objektu kanálu.

Všimněte si, že *Warn* a MQUSRC\_CHANNEL nebo MQUSRC\_MAP jsou nekompatibilní. Důvodem je skutečnost, že v těchto případech není přístup k kanálu nikdy blokován, a proto není důvod generovat varování.

### Varovat (MQCFIN)

Označuje, zda tento záznam pracuje ve varovném režimu (identifikátor parametru: MQIACH\_WARNING).

#### MQWARN\_NO

Tento záznam nepracuje ve varovném režimu. Jakékoliv příchozí připojení, které odpovídá tomuto záznamu, je blokováno. Toto je výchozí hodnota.

#### MQWARN\_ANO

Tento záznam pracuje v režimu varování. Jakékoliv příchozí připojení, které odpovídá tomuto záznamu a které by proto bylo zablokováno, má povolený přístup. Je zapsána chybová zpráva a v případě, že jsou nakonfigurovány události, se vytvoří zpráva události zobrazující podrobnosti o tom, co by bylo zablokováno. Připojení může pokračovat. Byl proveden pokus o nalezení jiného záznamu, který je nastaven na hodnotu WARN (NO) pro nastavení pověření pro příchozí kanál.

## Kódy chyb

Tento příkaz může v záhlaví formátu odpovědi vrátit následující kódy chyb spolu s hodnotami zobrazenými na [“Kódy chyb použitelné pro všechny příkazy”](#) na stránce 1329.

### Reason (MQLONG)

Hodnota může být některá z následujících:

#### CHYBA MQRCCF\_CHLAUTH\_TYPE\_ERROR

Typ záznamu ověřování kanálu není platný.

#### MQRCCF\_CHLAUTH\_ACTION\_ERROR

Akce záznamu ověření kanálu není platná.

### CHYBA MQRCCF\_CHLAUTH\_USERSRC\_ERROR

Zdroj uživatele záznamu ověření kanálu není platný.

### MQRCCF\_WRONG\_CHLAUTH\_TYPE

Parametr není povolen pro tento typ záznamu ověřování kanálu.

### MQRCCF\_CHLAUTH\_ALREADY\_EXISTS

Záznam ověření kanálu již existuje

## Související informace

[Záznamy ověření kanálu](#)

## Nastavit protokol

Pomocí příkazu Nastavit protokol (MQCMD\_SET\_LOG) můžete dynamicky změnit určité hodnoty parametrů systému žurnálu, které byly původně nastaveny při spuštění modulu systémových parametrů při spuštění správce front.

HP Integrity NonStop Server	IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
				✓

### Požadované parametry:

*ParameterType*

### Volitelné parametry (je-li hodnota proměnné *ParameterType* MQSYSP\_TYPE\_SET):

*CommandScope* , *DeallocateInterval* , *LogCompression* , *MaxArchiveLog* ,  
*MaxConcurrentOffloads* , *MaxReadTapeUnits* , *OutputBufferCount*

### Volitelné parametry, pokud *ParameterType* typ je MQSYSP\_TYPE\_INITIAL:

*CommandScope*

## Povinné parametry

### *ParameterType* (MQCFIN)

Typ parametru (identifikátor parametru: MQIACF\_SYSP\_TYPE).

Určuje, jak mají být nastaveny parametry:

### VÝCHOZÍ HODNOTA MQSYSP\_TYPE\_INITIAL

Počáteční nastavení parametrů systému protokolu. Tento objekt MQSYSP\_TYPE\_INITIAL resetuje všechny parametry systému protokolu na hodnoty při spuštění správce front.

### MQSYSP\_TYPE\_SET

Tento objekt MQSYSP\_TYPE\_SET označuje, že chcete změnit jedno nebo více nastavení parametrů systému protokolu archivace.

## Nepovinné parametry

### *CommandScope* (MQCFST)

Rozsah příkazu (identifikátor parametru: MQCACF\_COMMAND\_SCOPE).

Uvádí, jak se příkaz provádí, když je správce front členem skupiny sdílení front. Můžete uvést jednu z následujících možností:

- prázdné (nebo vynechte parametr úplně). Příkaz bude proveden ve správci front, v němž byl zadán.
- Název správce front. Příkaz se provede ve vámi specifikujete správce front a bude aktivní v rámci skupiny sdílení front. Uvedete-li jiné jméno správce front než správce front, do kterého jste zadali správce front, musíte používat prostředí skupiny sdílení front a musí být povolen příkazový server.
- Hvězdička (\*). Příkaz se provádí na lokálním správci front a je také předán každému aktivnímu správci front ve skupině sdílení front.

Maximální délka je MQ\_QSG\_NAME\_LENGTH.

### ***DeallocateInterval* (MQCFIN)**

Interval uvolnění (identifikátor parametru: MQIACF\_SYSP\_DEALLOC\_INTERVAL).

Uvádí dobu v minutách, po kterou je alokovaná pásková jednotka pro čtení archivu povolena, aby zůstala nevyužita, než bude dealokována. Tento parametr spolu s parametrem *MaxReadTapeUnits* umožňuje IBM MQ optimalizovat čtení protokolu archivu z páskových zařízení. Doporučuje se uvést maximální hodnoty, v rámci systémových omezení, pro oba parametry, aby se dosáhlo optimálního výkonu pro čtení archivních pásek.

Uveďte hodnotu v rozsahu nula a 1440. Nula znamená, že se pásková jednotka uvolní okamžitě. Uvedete-li hodnotu 1440, pásková jednotka se nikdy dealokuje.

### ***LogCompression* (MQCFIN)**

Parametr komprese protokolu (identifikátor parametru: MQIACF\_LOG\_COMPRESSION).

Uvádí algoritmus komprese protokolu, který se má povolit.

Možné hodnoty jsou:

#### **MQCOMPRESS\_NONE**


Komprese protokolu je zakázána.

#### **MQCOMPRESS\_RLE**

Povolit kompresi protokolu kódování s délkou spuštění.

#### **MQCOMPRESS\_ANY**

Povolte správci front vybrat algoritmus komprese, který poskytuje největší stupeň komprese záznamu protokolu.

 Další podrobnosti viz [Soubory protokolu](#).

### ***MaxArchiveLog* (MQCFIN)**

Uvádí maximální počet svazků protokolu archivace, které lze zaznamenat v BSDS (identifikátor parametru: MQIACF\_SYSP\_MAX\_ARCHIVE).

Když je tato hodnota překročena, je záznam doporučen na začátku BSDS.

Uveďte hodnotu v rozsahu 10 až 100.

### ***MaxConcurrentOffloads* (MQCFIN)**

Určuje maximální počet souběžných úloh odkládání protokolu (identifikátor parametru: MQIACF\_SYSP\_MAX\_CONC\_OFFLOADS).

Uveďte desetinné číslo mezi 1 a 31. Není-li uvedena žádná hodnota, použije se výchozí hodnota 31.

Nakonfigurujte číslo nižší, než je výchozí, pokud jsou vaše archivní žurnály alokovány na páskovém zařízení a existují omezení počtu takových zařízení, která mohou být souběžně přidělena správci front.

### ***MaxReadTapeUnits* (MQCFIN)**

Uvádí maximální počet vyhrazených páskových jednotek, které lze přidělit pro čtení páskových nosičů s protokolem archivace (identifikátor parametru: MQIACF\_SYSP\_READ\_TAPES).

Tento parametr spolu s parametrem *DeallocateInterval* umožňuje IBM MQ optimalizovat čtení protokolu archivu z páskových zařízení.

Uveďte hodnotu v rozsahu od 1 do 99.

Pokud uvedete hodnotu, která je větší než aktuální specifikace, zvýší se maximální počet páskových jednotek povolených pro čtení protokolů archivace. Pokud uvedete hodnotu, která je menší než aktuální specifikace, páskové jednotky, které se nepoužívají, se okamžitě dealokují, aby se přizpůsobily nové hodnotě. Aktivní nebo předpřipojené pásky zůstanou alokovány.

### ***OutputBufferCount* (MQCFIN)**

Určuje počet výstupních vyrovnávacích pamětí o velikosti 4 kB, které mají být vyplněny, než jsou zapsány do aktivních datových sad žurnálu (identifikátor parametru: MQIACF\_SYSP\_OUT\_BUFFER\_COUNT).

Uveďte počet vyrovnávacích pamětí v rozsahu od 1 do 256.

Čím větší je počet vyrovnávacích pamětí, tím méně často dochází k zápisu, zvýší se výkon produktu IBM MQ. Vyrovnávací paměti mohou být zapsány před tímto číslem, pokud se vyskytnou významné události, jako např. bod potvrzení.

## Nastavit zásadu

Příkaz Nastavení zásady (MQCMD\_CHANGE\_PROT\_POLICY) nastavuje zásadu ochrany.

HP Integrity NonStop Server	IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
	✓	✓	✓	

**Důležité:** Chcete-li zadat tento příkaz, musíte mít nainstalovanou licenci pro produkt IBM MQ Advanced Message Security (AMS). Pokud se vydat příkaz **Set Policy** bez nainstalované licence AMS, obdržíte zprávu AMQ7155 -Licenční soubor nebyl nalezen nebo není platný.

## Diagram syntaxe

Kombinace parametrů a hodnot, které jsou povoleny, najdete v diagramu syntaxe v příkazu MQSC [“Nastavit zásadu”](#) na stránce 1280 .

## Povinné parametry

### **PolicyName (MQCFST)**

Uvádí název zásady. Název zásady se musí shodovat s názvem fronty, která má být chráněna (identifikátor parametru: MQCA\_POLICY\_NAME).

Maximální délka řetězce je MQ\_OBJECT\_NAME\_LENGTH.

## Nepovinné parametry

### **SignAlg (MQCFIN)**

Uvádí algoritmus digitálního podpisu (identifikátor parametru: MQIA\_SIGNATURE\_ALGORITHM).

Platné jsou tyto hodnoty:

#### **MQESE\_SIGN\_ALG\_NONE**

Není uveden žádný algoritmus digitálního podpisu. Toto je výchozí hodnota.

#### **MQESE\_SIGN\_ALG\_MD5**

Byl zadán algoritmus digitálního podpisu MD5 .

#### **MQESE\_SIGN\_ALG\_SHA1**

Byl zadán algoritmus digitálního podpisu SHA1 .

#### **MQESE\_SIGN\_ALG\_256**

Byl zadán algoritmus digitálního podpisu SHA256 .

#### **MQESE\_SIGN\_ALG\_384**

Byl zadán algoritmus digitálního podpisu SHA384 .

#### **MQESE\_SIGN\_ALG\_512**

Byl zadán algoritmus digitálního podpisu SHA512 .

### **EncAlg (MQCFIN)**

Určuje šifrovací algoritmus (identifikátor parametru: MQIA\_ENCRYPTION\_ALGORITHM). Platné jsou tyto hodnoty:

#### **MQESE\_ENC\_ALG\_NONE**

Není uveden žádný šifrovací algoritmus. Toto je výchozí hodnota.

#### **MQESE\_ENC\_ALG\_RC2**

Byl zadán šifrovací algoritmus RC2 .

#### **MQESE\_ENC\_ALG\_DES**

Byl zadán šifrovací algoritmus DES.

**MQESE\_ENC\_ALG\_3DES**

Byl zadán šifrovací algoritmus 3DES .

**MQESE\_ENC\_ALG\_AES128**

Byl zadán šifrovací algoritmus AES128 .

**MQESE\_ENC\_ALG\_AES256**

Je zadán šifrovací algoritmus AES256 .

**Podepsaná osoba (MQCFST)**

Určuje rozlišující název autorizovaného podepisujícího subjektu. Tento parametr může být zadán vícekrát (identifikátor parametru: MQCA\_SIGNER\_DN).

**Příjemce (MQCFST)**

Určuje rozlišující název zamýšleného příjemce. Tento parametr může být zadán vícekrát (identifikátor parametru: MQCA\_RECIPIENT\_DN).

**Vynutit a Tolerovat (MQCFST)**

Indikuje, zda by měla být vynucena zásada zabezpečení nebo zda jsou tolerovány nechráněné zprávy (identifikátor parametru: MQIA\_TOLERATE\_UNPROTECTED). Platné jsou tyto hodnoty:

**MQESE\_TOLERATE\_NO**

Určuje, že při načítání z fronty musí být chráněna veškerá zpráva. Jakákoli nechráněná zpráva byla přesunuta do SYSTEM.PROTECTION.ERROR.QUEUE. Toto je výchozí hodnota.

**MQESE\_TOLERATE\_YES**

Uvádí, že zprávy, které nejsou chráněné, když jsou načteny z fronty, mohou ignorovat zásadu.

Tolerance je nepovinná a existuje s cílem usnadnit fázovou implementaci, pokud:

- Pro fronty byly použity zásady, avšak tyto fronty mohou již obsahovat nechráněné zprávy nebo
- Fronty mohou stále přijímat zprávy ze vzdálených systémů, které ještě nemají sadu zásad.

**Akce (MQCFIN)**

Určuje akci pro zadané parametry tak, jak se použijí na jakoukoli existující zásadu (identifikátor parametru: MQIACF\_ACTION). Platné jsou tyto hodnoty:

**MQACT\_REPLACE**

Má vliv na nahrazení libovolné existující zásady s dodanými parametry. Toto je výchozí hodnota.

**MQACT\_ADD**

Má efekt, že parametry podepisujících a příjemců mají aditivní účinek. To znamená, že pokud je zadán podepisující subjekt nebo příjemce a dosud neexistuje v předem existující zásadě, hodnota podepsaného nebo příjemce se přidá do existující definice zásady.

**MQACT\_REMOVE**

Má opačný účinek příkazu *MQACT\_ADD*. To znamená, že pokud některý z uvedených hodnot podepisujících subjektů nebo příjemců existuje v předem existující zásadě, tyto hodnoty budou odebrány z definice zásady.

**Kódy chyb**

Tento příkaz může v záhlaví formátu odpovědi vrátit následující kódy chyb spolu s hodnotami zobrazenými na [“Kódy chyb použitelné pro všechny příkazy”](#) na stránce 1329.

**Reason (MQLONG)**

Hodnota může být některá z následujících:

**CHYBA\_ZÁSADY\_ZÁSADY\_MQRCCF\_POLICY\_ERROR**

Typ zásady není platný.

 **Nastavit systém**

Pomocí příkazu Nastavení systému (MQCMD\_SET\_SYSTEM) můžete dynamicky změnit určité obecné hodnoty parametrů systému původně nastavené z modulu parametrů systému při spuštění správce front.



HP Integrity NonStop Server	IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
				✓

### Požadované parametry:

*ParameterType*

### Volitelné parametry (je-li hodnota proměnné *ParameterType* **MQSYSP\_TYPE\_SET**):

*CheckpointCount, CommandScope, Exclmsg, MaxConnects, MaxConnectsBackground, MaxConnectsForeground, Service, SMFInterval, TraceSize*

### Volitelné parametry, je-li *ParameterType* typ **MQSYSP\_INITIAL**:

*CommandScope*

## Povinné parametry

### **ParameterType (MQCFIN)**

Typ parametru (identifikátor parametru: MQIACF\_SYSP\_TYPE).

Určuje, jak mají být nastaveny parametry:

#### **VÝCHOZÍ HODNOTA MQSYSP\_TYPE\_INITIAL**

Počáteční nastavení parametrů systému. Funkce MQSYSP\_TYPE\_INITIAL resetuje parametry na hodnoty zadané v systémových parametrech při spuštění správce front.

#### **MQSYSP\_TYPE\_SET**

Funkce MQSYSP\_TYPE\_SET označuje, že chcete změnit jedno nebo více nastavení parametrů systému.

## Nepovinné parametry

### **CheckpointCount (MQCFIN)**

Počet záznamů protokolu zapsaných pomocí IBM MQ mezi začátkem jednoho kontrolního bodu a následujícím kontrolním parametrem (identifikátor parametru: MQIACF\_SYSP\_CHKPOINT\_COUNT).

Produkt IBM MQ zahájí nový kontrolní bod po zapsání počtu záznamů, které zadáte.

Zadejte hodnotu v rozsahu 200 až 16 000 000.

### **CommandScope (MQCFST)**

Rozsah příkazu (identifikátor parametru: MQCACF\_COMMAND\_SCOPE).

Uvádí, jak se příkaz provádí, když je správce front členem skupiny sdílení front. Můžete uvést jednu z následujících možností:

- prázdné (nebo vynechte parametr úplně). Příkaz bude proveden ve správci front, v němž byl zadán.
- Název správce front. Příkaz se provede ve vámi specifikujete správce front a bude aktivní v rámci skupiny sdílení front. Uvedete-li jiné jméno správce front než správce front, do kterého jste zadali správce front, musíte používat prostředí skupiny sdílení front a musí být povolen příkazový server.
- Hvězdička (\*). Příkaz se provádí na lokálním správci front a je také předán každému aktivnímu správci front ve skupině sdílení front.

Maximální délka je MQ\_QSG\_NAME\_LENGTH.

### **Exclmsg (MQCFSL)**

Seznam identifikátorů zpráv, které mají být vyloučeny z zápisu do libovolného protokolu (identifikátor parametru: MQCACF\_EXCL\_OPERATOR\_MESSAGES).

Uvedte seznam identifikátorů chybových zpráv, které mají být vyloučeny z zapisování do jakéhokoli protokolu. Chcete-li například vyloučit zprávu CSQX500I, přidejte X500 do tohoto seznamu. Zprávy v tomto seznamu se neodešlou do konzoly z/OS a do protokolu hardcopy. Výsledkem je, že použití parametru EXCLMSG pro vyloučení zpráv je z pohledu CPU efektivnější než použití mechanismů z/OS, jako je například seznam zařízení pro zpracování zpráv, a měl by být použit místo toho, kde je to možné.

Maximální délka každého identifikátoru zprávy je MQ\_OPERATOR\_MESSAGE\_LENGTH.

Seznam může obsahovat maximálně 16 identifikátorů zpráv.

### **Service (MQCFST)**

Nastavení parametru služby (identifikátor parametru: MQCACF\_SYSP\_SERVICE).

Tento parametr je vyhrazen pro účely společnosti IBM.

### **SMFInterval (MQCFIN)**

Výchozí čas (v minutách) mezi každým shromážděním statistiky (identifikátor parametru: MQIACF\_SYSP\_SMF\_INTERVAL).

Uveďte hodnotu v rozsahu 0 až 1440.

Určíte-li hodnotu nula, budou data statistiky a data evidence shromažďována v plošné vysílání shromažďování dat SMF.

### **TraceSize (MQCFIN)**

Velikost tabulky trasování (v blocích o velikosti 4 kB), kterou má používat globální trasovací prostředek (identifikátor parametru: MQIACF\_SYSP\_TRACE\_SIZE).

Uveďte hodnotu v rozsahu nula až 999.

## **Spustit kanál**

Příkaz Spustit kanál (MQCMD\_START\_CHANNEL) spouští kanál IBM MQ . Tento příkaz může být zadán pro kanál libovolného typu (kromě MQCHT\_CLNTCONN). Je-li však tento kanál vydán do kanálu s hodnotou *ChannelType* MQCHT\_RECEIVER, MQCHT\_SVRCONN nebo MQCHT\_CLUSRCVR, jedinou akcí je povolení kanálu, nikoli jeho spuštění.

<b>HP Integrity NonStop Server</b>	<b>IBM i</b>	<b>SYSTÉM UNIX a Linux</b>	<b>Windows</b>	<b>z/OS</b>
✓	✓	✓	✓	✓

Existuje-li lokálně definovaný kanál a automaticky definovaný kanál odesílatele klastru se stejným názvem, příkaz se použije pro lokálně definovaný kanál.

Pokud neexistuje žádný lokálně definovaný kanál, ale více než jeden automaticky definovaný kanál odesílatele klastru, použije se příkaz na poslední kanál přidáný do úložiště v lokálním správci front.

Žádné z následujících atributů nelze použít pro kanály produktu MQTT , pokud není výslovně uvedeno v popisu parametru.

## **Povinné parametry**

### **ChannelName (MQCFST)**

Název kanálu (identifikátor parametru: MQCACH\_CHANNEL\_NAME).

Název kanálu, který má být spuštěn. Maximální délka řetězce je MQ\_CHANNEL\_NAME\_LENGTH.

Tento parametr je vyžadován pro všechny typy kanálů včetně kanálů produktu MQTT .

## **Nepovinné parametry**



### **CommandScope (MQCFST)**

Rozsah příkazu (identifikátor parametru: MQCACF\_COMMAND\_SCOPE). Tento parametr se vztahuje pouze k produktu z/OS .

Uvádí, jak se příkaz provádí, když je správce front členem skupiny sdílení front. Můžete uvést jednu z následujících možností:

- prázdné (nebo vynechte parametr úplně). Příkaz bude proveden ve správci front, v němž byl zadán.

- Název správce front. Příkaz se provede ve vámi specifikujete správce front a bude aktivní v rámci skupiny sdílení front. Uvedete-li jiné jméno správce front než správce front, do kterého jste zadali správce front, musíte používat prostředí skupiny sdílení front a musí být povolen příkazový server.
- Hvězdička (\*). Příkaz se provádí na lokálním správci front a je také předán každému aktivnímu správci front ve skupině sdílení front.

Maximální délka je MQ\_QSG\_NAME\_LENGTH.

### **ChannelDisposition (MQCFIN)**

Dispozice kanálu (identifikátor parametru: MQIACH\_CHANNEL\_DISP). Tento parametr se vztahuje pouze k produktu z/OS .

Určuje dispozice kanálů, které mají být spuštěny.

Je-li tento parametr vynechán, bude hodnota pro dispozice kanálu převzata z atributu dispozice výchozího kanálu objektu kanálu.

Hodnota může být následující:

#### **MQCHLD\_PRIVATE**

Přijímající kanál je soukromý, pokud byl spuštěn jako odezva na příchozí přenos směřovaný do správce front.

Odesílající kanál je soukromý, má-li jeho přenosová fronta jinou povahu než MQQSGD\_SHARED.

#### **MQCHLD\_SHARED**

Přijímající kanál je sdílený, pokud byl spuštěn v reakci na příchozí přenos směřovaný do skupiny sdílení front.

Odesílající kanál je sdílen, pokud má jeho přenosová fronta dispozice MQQSGD\_SHARED.

#### **SDÍLENOU MQCHLD\_FIXSHARED**

Sdílený kanál je svázán se specifickým správcem front.

Kombinace parametrů *ChannelDisposition* a *CommandScope* také řídí, z jakého správce front je kanál provozován. Možné volby jsou:

- V lokálním správci front, ve kterém je příkaz zadán.
- Na jiném specifickém pojmenovaném správci front ve skupině.
- U každého aktivního správce front ve skupině.
- Na nejvhodnějším správci front ve skupině, určený automaticky správcem front jako takový.

Různé kombinace *ChannelDisposition* a *CommandScope* jsou shrnuty v [Tabulka 96 na stránce 1811](#)

<i>Tabulka 96. ChannelDisposition a CommandScope pro START CHANNEL</i>			
<b>ChannelDisposition</b>	<b>CommandScope prázdný nebo lokální-qmgr</b>	<b>CommandScope qmgr-name</b>	<b>CommandScope (*)</b>
MQCHLD_PRIVATE	Spustit jako soukromý kanál v lokálním správci front	Spustit jako soukromý kanál v pojmenovaném správci front	Spustit jako soukromý kanál ve všech aktivních správcích front

Tabulka 96. ChannelDisposition a CommandScope pro START CHANNEL (pokračování)

<b>ChannelDisposition</b>	<b>CommandScope</b> prázdný nebo lokální-qmgr	<b>CommandScope</b> qmgr-name	<b>CommandScope (*)</b>
MQCHLD_SHARED	<p>Pro kanály <i>ChannelType</i> MQCHT_SENDER, MQCHT_REQUESTER a MQCHT_SERVER se spustí jako sdílený kanál na nejvhodnějším správci front ve skupině.</p> <p>Pro sdílený kanál produktu <i>ChannelType</i> MQCHT_RECEIVER a MQCHT_SVRCONN spusťte kanál ve všech aktivních správčích front.</p> <p>Pro sdílený kanál produktu <i>ChannelType</i> MQCHT_CLUSSDR a MQCHT_CLUSRCVR není tato volba povolena.</p> <p>Příkaz MQCHLD_SHARED může automaticky generovat příkaz s použitím produktu <i>CommandScope</i> a odeslat jej příslušnému správci front. Pokud neexistuje žádná definice pro kanál ve správci front, do kterého je příkaz odeslán, nebo pokud je definice pro příkaz nevhodná, příkaz selže.</p> <p>Definice kanálu ve správci front, kde je zadán příkaz, může být použit k určení cílového správce front, na kterém je příkaz spuštěn. Proto je důležité, aby definice kanálů byly konzistentní. Nekonzistentní definice kanálů mohou vést k neočekávanému chování příkazu.</p>	Nepovoleno	Nepovoleno
SDÍLENOU MQCHLD_FIXSHARED	<p>Pro sdílený kanál produktu <i>ChannelType</i> MQCHT_SENDER, MQCHT_REQUESTER a MQCHT_SERVER s nemezerový <i>ConnectionName</i> se spustí jako sdílený kanál v lokálním správci front.</p>	<p>Pro sdílený kanál pro <i>ChannelType</i> MQCHT_SENDER, MQCHT_REQUESTER a MQCHT_SERVER s nemezerový <i>ConnectionName</i> se spustí jako sdílený kanál na uvedeném správci front.</p>	Nepovoleno

### Kódy chyb

Tento příkaz může vracet následující kódy chyb v záhlaví formátu odezvy, kromě hodnot uvedených v [“Kódy chyb použitelné pro všechny příkazy”](#) na stránce 1329.

### **Reason (MQLONG)**

Hodnota může být některá z následujících:

#### **MQRCCF\_CHANNEL\_NEOVĚŘENÝ**

Kanál v nejistém stavu.

#### **MQRCCF\_CHANNEL\_IN\_USE**

Kanál je používán.

#### **MQRCCF\_CHANNEL\_NOT\_FOUND**

Kanál nebyl nalezen.

#### **CHYBA MQRCCF\_CHANNEL\_TYPE\_ERROR**

Typ kanálu není platný.

#### **MQRCCF\_MQCONN\_FAILED**

Volání MQCONN se nezdařilo.

#### **MQRCCF\_MQINQ\_FAILED**

Volání MQINQ selhalo.

#### **MQRCCF\_MQOPEN\_FAILED**

Volání MQOPEN se nezdařilo.

#### **MQRCCF\_NOT\_XMIT\_Q**

Fronta není přenosová fronta.

## **Spustit kanál (MQTT)**

Příkaz Spustit kanál (MQCMD\_START\_CHANNEL) spouští kanál IBM MQ . Tento příkaz může být zadán pro kanál typu MQCHT\_MQTT.

### **Povinné parametry**

#### **ChannelName (MQCFST)**

Název kanálu (identifikátor parametru: MQCACH\_CHANNEL\_NAME).

Název kanálu, který má být spuštěn. Maximální délka řetězce je MQ\_CHANNEL\_NAME\_LENGTH.

Tento parametr je vyžadován pro všechny typy kanálů včetně kanálů produktu MQTT .

#### **ChannelType (MQCFIN)**

Typ kanálu (identifikátor parametru: MQIACH\_CHANNEL\_TYPE). Tento parametr se aktuálně používá pouze u kanálů produktu MQTT Telemetry a je povinný při spuštění kanálu telemetrie. Jediná hodnota, která může být aktuálně poskytnuta danému parametru, je MQCHT\_MQTT.

## **Kódy chyb**

Tento příkaz může vracet následující kódy chyb v záhlaví formátu odezvy, kromě hodnot uvedených v [“Kódy chyb použitelné pro všechny příkazy”](#) na stránce 1329.

### **Reason (MQLONG)**

Hodnota může být některá z následujících:

#### **CHYBA MQRCCF\_PARM\_SYNTAX\_ERROR**

Uvedený parametr obsahoval chybu syntaxe.

#### **CHYBÍ MQRCCF\_PARM\_MISSING**

Chybí parametry.

#### **MQRCCF\_CHANNEL\_NOT\_FOUND**

Uvedený kanál neexistuje.

#### **MQRCCF\_CHANNEL\_IN\_USE**

Příkaz neuvedl parametr nebo hodnotu parametru, která byla požadována.

#### **MQRCCF\_NO\_STORAGE**

Nedostatek paměti je k dispozici.

**PŘÍKAZ MQRCCF\_COMMAND\_FAILED**

Příkaz se nezdařil.

**MQRCCF\_PORT\_V\_POUŽITÍ**

Port se používá.

**SELHÁNÍ MQRCCF\_BIND\_FAILED**

Vazba ke vzdálenému systému během vyjednávání relace se nezdařila.

**CHYBA MQRCCF\_SOCKET\_ERROR**

Došlo k chybě soketu.

**MQRCCF\_HOST\_NOT\_AVAILABLE**

Pokus o přidělení konverzace vzdálenému systému se nezdařil. Tato chyba může být přechodná a přidělení může být úspěšné později. Tento důvod se může vyskytnout, jestliže naslouchací program na vzdáleném systému není spuštěn.

**Spustit inicializátor kanálu**

Příkaz Spuštění inicializátoru kanálu (MQCMD\_START\_CHANNEL\_INIT) spouští inicializátor kanálu IBM MQ .

HP Integrity NonStop Server	IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
	✓	✓	✓	✓

**Povinné parametry****InitiationQName (MQCFST)**

Název inicializační fronty (identifikátor parametru: MQCA\_INITIATION\_Q\_NAME).

Název inicializační fronty pro proces inicializace kanálu. To znamená, inicializační fronty uvedené v definici přenosové fronty.

Tento parametr není platný v systému z/OS.

Maximální délka řetězce je MQ\_Q\_NAME\_LENGTH.

**Nepovinné parametry****CommandScope (MQCFST)**

Rozsah příkazu (identifikátor parametru: MQCACF\_COMMAND\_SCOPE). Tento parametr se vztahuje pouze k produktu z/OS .

Uvádí, jak se příkaz provádí, když je správce front členem skupiny sdílení front. Můžete uvést jednu z následujících možností:

- prázdné (nebo vynechte parametr úplně). Příkaz bude proveden ve správci front, v němž byl zadán.
- Název správce front. Příkaz se provede ve vámi specifikujete správce front a bude aktivní v rámci skupiny sdílení front. Uvedete-li jiné jméno správce front než správce front, do kterého jste zadali správce front, musíte používat prostředí skupiny sdílení front a musí být povolen příkazový server.

Maximální délka je MQ\_QSG\_NAME\_LENGTH.

**EnvironmentInfo (MQCFST)**

Informace o prostředí (identifikátor parametru: MQCACF\_ENV\_INFO).

Parametry a hodnoty, které mají být nahrazeny v proceduře JCL (xxxxCHIN, kde xxxx je název správce front), který se používá ke spuštění adresního prostoru inicializátoru kanálu. Tento parametr se vztahuje pouze k produktu z/OS .

Maximální délka řetězce je MQ\_ENV\_INFO\_LENGTH.

## Kódy chyb

Tento příkaz může vrátit následující kódy chyb v záhlaví formátu odezvy, kromě hodnot uvedených v “Kódy chyb použitelné pro všechny příkazy” na stránce 1329.

### Reason (MQLONG)

Hodnota může být některá z následujících:

#### **MQRCCF\_MQCONN\_FAILED**

Volání MQCONN se nezdařilo.

#### **MQRCCF\_MQGET\_FAILED**

Volání MQGET se nezdařilo.

#### **MQRCCF\_MQOPEN\_FAILED**

Volání MQOPEN se nezdařilo.

## Spustit modul listener kanálu

Příkaz Spustit modul listener kanálu (MQCMD\_START\_CHANNEL\_LISTENER) spustí modul listener produktu IBM MQ . V systému z/OS je tento příkaz platný pro jakýkoli přenosový protokol; na jiných platformách je platný pouze pro přenosové protokoly TCP.

HP Integrity NonStop Server	IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
	✓	✓	✓	✓

## Nepovinné parametry

### z/OS

#### **CommandScope (MQCFST)**

Rozsah příkazu (identifikátor parametru: MQCACF\_COMMAND\_SCOPE). Tento parametr se vztahuje pouze k produktu z/OS .

Uvádí, jak se příkaz provádí, když je správce front členem skupiny sdílení front. Můžete uvést jednu z následujících možností:

- prázdné (nebo vynechte parametr úplně). Příkaz bude proveden ve správci front, v němž byl zadán.
- Název správce front. Příkaz se provede ve vámi specifikujete správce front a bude aktivní v rámci skupiny sdílení front. Uvedete-li jiné jméno správce front než správce front, do kterého jste zadali správce front, musíte používat prostředí skupiny sdílení front a musí být povolen příkazový server.

Maximální délka je MQ\_Q\_MGR\_NAME\_LENGTH.

### z/OS

#### **InboundDisposition (MQCFIN)**

Dispozice příchozího přenosu (identifikátor parametru: MQIACH\_INBOUND\_DISP). Tento parametr se vztahuje pouze k produktu z/OS .

Určuje dispozice pro příchozí přenosy, které mají být zpracovány. Hodnota může být některá z následujících:

#### **MQINBD\_Q\_MGR**

Poslechněte si vysílání směřované do správce front. Hodnota MQINBD\_Q\_MMGR je výchozí.

#### **SKUPINA MQINBD\_GROUP**

Poslechněte si vysílání směřované do skupiny sdílení front. Objekt MQINBD\_GROUP je povolen pouze v případě, že existuje prostředí se sdíleným správcem front.

### z/OS

### **IPAddress (MQCFST)**

Adresa IP (identifikátor parametru: MQCACH\_IP\_ADDRESS). Tento parametr se vztahuje pouze k produktu z/OS .

Adresa IP pro TCP/IP uvedená ve IPv4 desítkovém tečkovém desítkovém zápisu, hexadecimálním formátu IPv6 nebo alfanumerickém tvaru. Tento parametr je platný pouze pro kanály, které mají *TransportType* MQXPT\_TCP.

Maximální délka řetězce je MQ\_IP\_ADDRESS\_LENGTH.

### **ListenerName (MQCFST)**

Název modulu listener (identifikátor parametru: MQCACH\_LISTENER\_NAME). Tento parametr se nevztahuje na z/OS.

Název definice modulu listener, který má být spuštěn. Na těchto platformách, na kterých je tento parametr platný, není-li tento parametr zadán, bude použit výchozí modul listener SYSTEM.DEFAULT.LISTENER . Je-li tento parametr zadán, nelze uvést žádné další parametry.

Maximální délka řetězce je MQ\_LISTENER\_NAME\_LENGTH.



### **LUName (MQCFST)**

Název LU (identifikátor parametru: MQCACH\_LU\_NAME). Tento parametr se vztahuje pouze k produktu z/OS .

Symbolický název místa určení pro logickou jednotku (LU), jak je uvedeno v datové sadě informací o připojení APPC. Logická jednotka LU musí být stejná LU, která je určena v parametrech inicializátoru kanálu, která má být použita pro odchozí přenosy. Tento parametr je platný pouze pro kanály s *TransportType* z MQXPT\_LU62.

Maximální délka řetězce je MQ\_LU\_NAME\_LENGTH.



### **Port (MQCFIN)**

Číslo portu pro TCP (identifikátor parametru: MQIACH\_PORT\_NUMBER). Tento parametr se vztahuje pouze k produktu z/OS .

Číslo portu pro TCP. Tento parametr je platný pouze pro kanály s *TransportType* MQXPT\_TCP.



### **TransportType (MQCFIN)**

Typ přenosového protokolu (identifikátor parametru: MQIACH\_XMIT\_PROTOCOL\_TYPE).

Hodnota může být následující:

#### **MQXPT\_LU62**

LU 6.2.

#### **MQXPT\_TCP**

TCP -

#### **MQXPT\_NETBIOS**

NetBIOS.

#### **MQXPT\_SPX**

SPX.

Na platformách jiných než z/OS je tento parametr neplatný.

## **Kódy chyb**

Tento příkaz může vrátit následující kódy chyb v záhlaví formátu odezvy, kromě hodnot uvedených v [“Kódy chyb použitelné pro všechny příkazy”](#) na stránce 1329.



### Reason (MQLONG)

Hodnota může být některá z následujících:

#### CHYBA MQRCCF\_COMMS\_LIBRARY\_ERROR

Chyba knihovny komunikačního protokolu.

#### MQRCCF\_LISTENER\_NOT\_STARTED

Modul listener není spuštěn.

#### MQRCCF\_LISTENER\_RUNNING

Modul listener je již spuštěn.

#### CHYBA MQRCCF\_NETBIOS\_NAME\_ERROR

Chyba názvu modulu listener NetBIOS .

## Spustit službu

Příkaz Spuštění služby (MQCMD\_START\_SERVICE) spustí existující definici služby IBM MQ .

HP Integrity NonStop Server	IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
	✓	✓	✓	

## Povinné parametry

### ServiceName (MQCFST)

Název služby (identifikátor parametru: MQCA\_SERVICE\_NAME).

Tento parametr je názvem definice služby, která má být spuštěna. Maximální délka řetězce je MQ\_OBJECT\_NAME\_LENGTH.

## Kódy chyb

Tento příkaz může vrátet následující kódy chyb v záhlaví formátu odezvy, kromě hodnot uvedených v [“Kódy chyb použitelné pro všechny příkazy”](#) na stránce 1329.

### Reason (MQLONG)

Hodnota může být některá z následujících:

#### MQRCCF\_NO\_START\_CMD

Parametr *StartCommand* služby je prázdný.

#### SLUŽBA MQRCCF\_SERVICE\_RUNNING

Služba je již spuštěna.

## Spustit připojení SMDS

Použijte příkaz Start SMDS Connection (MQCMD\_INQUIRE\_SMDSCONN) po připojení k stavu AVAIL (STOPPED) předchozím příkazem STOP SMDSCONN. Lze jej také použít k signalizaci na správce front k zopakování připojení, které je ve stavu AVAIL (ERROR) po předchozí chybě.

HP Integrity NonStop Server	IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
				✓

## Povinné parametry

### SMDSConn (MQCFST)

Určuje název správce front související s připojením mezi datovou sadou sdílených zpráv a správcem front (identifikátor parametru: MQACF\_CF\_SMDSCONN).

Hodnota hvězdička může být použita k označení všech sdílených datových sad zpráv přidružených ke specifickému názvu CFSTRUCT.

Maximální délka řetězce je 4 znaky.

### **CFStrucName (MQCFST)**

Název struktury aplikace prostředku CF s vlastnostmi připojení SMDS, které chcete spustit (identifikátor parametru: MQCA\_CF\_STRUC\_NAME).

Maximální délka řetězce je MQ\_CF\_STRUC\_NAME\_LENGTH.

### **CommandScope (MQCFST)**

Rozsah příkazu (identifikátor parametru: MQCACF\_COMMAND\_SCOPE).

Uvádí, jak se příkaz provádí, když je správce front členem skupiny sdílení front. Můžete uvést jednu z následujících možností:

- prázdné (nebo vynechte parametr úplně). Příkaz bude proveden ve správci front, v němž byl zadán.
- Název správce front. Příkaz se provede ve vámi specifikujete správce front a bude aktivní v rámci skupiny sdílení front. Uvedete-li jiné jméno správce front než správce front, do kterého jste zadali správce front, musíte používat prostředí skupiny sdílení front a musí být povolen příkazový server.
- Hvězdička (\*). Příkaz se provádí na lokálním správci front a je také předán každému aktivnímu správci front ve skupině sdílení front.

Maximální délka je MQ\_QSG\_NAME\_LENGTH.

## **Ukončit kanál**

Příkaz Zastavit kanál (MQCMD\_STOP\_CHANNEL) zastaví kanál produktu IBM MQ .

<b>HP Integrity NonStop Server</b>	<b>IBM i</b>	<b>SYSTÉM UNIX a Linux</b>	<b>Windows</b>	<b>z/OS</b>
✓	✓	✓	✓	✓

Tento příkaz může být zadán pro kanál libovolného typu (kromě MQCHT\_CLNTCONN).

Existuje-li lokálně definovaný kanál a automaticky definovaný kanál odesílatele klastru se stejným názvem, příkaz se použije pro lokálně definovaný kanál.

Pokud neexistuje žádný lokálně definovaný kanál, ale více než jeden automaticky definovaný kanál odesílatele klastru, použije se příkaz na poslední kanál přidáný do úložiště v lokálním správci front.

Žádné z následujících atributů nelze použít pro kanály produktu MQTT , pokud není výslovně uvedeno v popisu parametru.

## **Povinné parametry**

### **ChannelName (MQCFST)**

Název kanálu (identifikátor parametru: MQCACH\_CHANNEL\_NAME).

Název kanálu, který má být zastaven. Maximální délka řetězce je MQ\_CHANNEL\_NAME\_LENGTH.

Tento parametr je povinný pro všechny typy kanálů.

## **Nepovinné parametry**

### **z/OS ChannelDisposition (MQCFIN)**

Dispozice kanálu (identifikátor parametru: MQIACH\_CHANNEL\_DISP). Tento parametr se vztahuje pouze k produktu z/OS .

Určuje dispozice kanálů, které mají být zastaveny.

Je-li tento parametr vynechán, bude hodnota pro dispozice kanálu převzata z atributu dispozice výchozího kanálu objektu kanálu.

Hodnota může být některá z následujících:

#### **MQCHLD\_PRIVATE**

Přijímající kanál je soukromý, pokud byl spuštěn jako odezva na příchozí přenos směřovaný do správce front.

Odesílající kanál je soukromý, má-li jeho přenosová fronta jinou povahu než MQQSGD\_SHARED.

#### **MQCHLD\_SHARED**

Přijímající kanál je sdílený, pokud byl spuštěn v reakci na příchozí přenos směřovaný do skupiny sdílení front.

Odesílající kanál je sdílen, pokud má jeho přenosová fronta dispozice MQQSGD\_SHARED.

Kombinace parametrů *ChannelDisposition* a *CommandScope* také řídí, z jakého správce front je kanál provozován. Možné volby jsou:

- V lokálním správci front, ve kterém je příkaz zadán.
- Na jiném specifickém pojmenovaném správci front ve skupině.
- U každého aktivního správce front ve skupině.
- Na nejvhodnějším správci front ve skupině, určený automaticky správcem front jako takový.

Různé kombinace *ChannelDisposition* a *CommandScope* jsou shrnuty v [Tabulka 97](#) na stránce [1819](#)

<i>Tabulka 97. ChannelDisposition a CommandScope pro STOP CHANNEL</i>			
<b>ChannelDisposition</b>	<b>CommandScope prázdný nebo lokální-qmgr</b>	<b>CommandScope qmgr-name</b>	<b>CommandScope (*)</b>
MQCHLD_PRIVATE	Zastavit jako soukromý kanál v lokálním správci front	Zastavit jako soukromý kanál v pojmenovaném správci front	Zastavit jako soukromý kanál ve všech aktivních správcích front

Tabulka 97. ChannelDisposition a CommandScope pro STOP CHANNEL (pokračování)

<b>ChannelDisposition</b>	<b>CommandScope prázdný nebo lokální-qmgr</b>	<b>CommandScope qmgr-name</b>	<b>CommandScope (*)</b>
MQCHLD_SHARED	<p>U kanálů produktu <i>ChannelType</i> MQCHT_RECEIVER nebo MQCHT_SVRCONN se při zastavení ve všech aktivních správčích front zastaví jako sdílený kanál.</p> <p>Pro kanály produktu <i>ChannelType</i> MQCHT_SENDER, MQCHT_REQUESTER a MQCHT_SERVER se zastavte jako sdílený kanál ve správci front, ve kterém je spuštěn. Pokud je kanál v neaktivním stavu (není spuštěn) nebo pokud je ve stavu OPAKOVAT, protože inicializátor kanálu, na kterém byl spuštěn, byl zastaven, je u lokálního správce front vydán požadavek na zastavení kanálu pro daný kanál.</p> <p>Příkaz MQCHLD_SHARED může automaticky generovat příkaz s použitím produktu <i>CommandScope</i> a odeslat jej příslušnému správci front. Pokud neexistuje žádná definice pro kanál ve správci front, do kterého je příkaz odeslán, nebo pokud je definice pro příkaz nevhodná, příkaz selže.</p> <p>Definice kanálu ve správci front, kde je zadán příkaz, může být použit k určení cílového správce front, na kterém je příkaz spuštěn. Proto je důležité, aby definice kanálů byly konzistentní. Nekonzistentní definice kanálů mohou vést k neočekávanému chování příkazu.</p>	Nepovoleno	Nepovoleno

### **ChannelStatus (MQCFIN)**

Nový stav kanálu po provedení příkazu (identifikátor parametru: MQIACH\_CHANNEL\_STATUS).

Hodnota může být některá z následujících:

#### **NEAKTIVNÍ MQCHS\_INACTIVE**

Kanál je neaktivní.

#### **ZASTAVENÉ MQCHS\_**

Kanál je zastaven. Hodnota MQCHS\_STOPPED je výchozí hodnotou, pokud není nic zadáno.

### **z/OS CommandScope (MQCFST)**

Rozsah příkazu (identifikátor parametru: MQCACF\_COMMAND\_SCOPE). Tento parametr se vztahuje pouze k produktu z/OS .

Uvádí, jak se příkaz provádí, když je správce front členem skupiny sdílení front. Můžete uvést jednu z následujících možností:

- prázdné (nebo vynechte parametr úplně). Příkaz bude proveden ve správci front, v němž byl zadán.
- Název správce front. Příkaz se provede ve vámi specifikujete správce front a bude aktivní v rámci skupiny sdílení front. Uvedete-li jiné jméno správce front než správce front, do kterého jste zadali správce front, musíte používat prostředí skupiny sdílení front a musí být povolen příkazový server.
- Hvězdička (\*). Příkaz se provádí na lokálním správci front a je také předán každému aktivnímu správci front ve skupině sdílení front.

Maximální délka je MQ\_QSG\_NAME\_LENGTH.

### **ConnectioName (MQCFST)**

Název připojení kanálu, který má být zastaven (identifikátor parametru: MQCACH\_CONNECTION\_NAME).

Tento parametr je název připojení kanálu, který má být zastaven. Je-li tento parametr vynechán, budou zastaveny všechny kanály s uvedeným názvem kanálu a názvem vzdáleného správce front. Na platformách jiných než z/OS je maximální délka řetězce MQ\_CONN\_NAME\_LENGTH. V systému z/OS je maximální délka řetězce MQ\_LOCAL\_ADDRESS\_LENGTH.

Je-li tento parametr zadán, hodnota ChannelStatus musí být MQCHS\_INACTIVE.

### **Mode (MQCFIN)**

Způsob, jakým má být kanál zastaven (identifikátor parametru: MQIACF\_MODE).

Hodnota může být následující:

#### **MQMODE QUIESCE**

Uvedte kanál do klidového stavu. MQMODE QUIESCE je výchozí nastavení.


Pokud zadáte příkaz `Stop Channel <channelname> Mode (MQMODE QUIESCE)` na kanál připojení serveru se zapnutou funkcí sdílení konverzací, infrastruktura klienta IBM MQ bude včas informována o požadavku na zastavení. Tento čas závisí na rychlosti sítě. Klientská aplikace se dozvěděla o požadavku na zastavení v důsledku zadání následného volání do produktu IBM MQ.

#### **MQMODE FORCE**


Okamžité zastavení kanálu; podproces nebo proces kanálu není ukončen. Zastaví přenos jakékoli aktuální dávky.


Pro kanály připojení serveru přeruší aktuální připojení, vrací MQRC\_CONNECTION\_BROKEN.

U jiných typů kanálů je pravděpodobné, že tato situace nastane v nejistých situacích.

 Na serveru z/OS tato volba přeruší probíhající opětovné přidělení zpráv, které může zanechat BIND\_NOT\_FIXED zprávy částečně přelokovaná nebo mimo pořadí.

#### **UKONČENÍ MQMODE TERMINATE**

 V systému z/OS je parametr MQMODE\_TERMINATE synonymní s hodnotou FORCE. Na distribuovaných platformách zastavte kanál okamžitě; podproces nebo proces kanálu je ukončen.

 Na serveru z/OS tato volba přeruší probíhající opětovné přidělení zpráv, které může zanechat BIND\_NOT\_FIXED zprávy částečně přelokovaná nebo mimo pořadí.

**Poznámka:** Tento parametr byl dříve volán *Quiesce* (MQIACF QUIESCE) s hodnotami MQQO\_YES a MQQO\_NO. Staré názvy lze i nadále používat.

### **QMgrName (MQCFST)**

Název vzdáleného správce front (identifikátor parametru: MQCA\_Q\_MGR\_NAME).

Tento parametr je název vzdáleného správce front, ke kterému je kanál připojen. Je-li tento parametr vynechán, budou zastaveny všechny kanály se zadaným názvem kanálu a názvem připojení. Maximální délka řetězce je MQ\_Q\_MGR\_NAME\_LENGTH.

Je-li tento parametr zadán, hodnota ChannelStatus musí být MQCHS\_INACTIVE.

## Kódy chyb

Tento příkaz může vracet následující kódy chyb v záhlaví formátu odezvy, kromě hodnot uvedených v [“Kódy chyb použitelné pro všechny příkazy”](#) na stránce 1329.

### Reason (MQLONG)

Hodnota může být některá z následujících:

#### **MQRCCF\_CHANNEL\_DISABLED**

Kanál je zakázán.

#### **MQRCCF\_CHANNEL\_NOT\_ACTIVE**

Kanál není aktivní.

#### **MQRCCF\_CHANNEL\_NOT\_FOUND**

Kanál nebyl nalezen.

#### **CHYBA MQRCCF\_MODE\_VALUE\_ERROR**

Hodnota režimu není platná.

#### **MQRCCF\_MQCONN\_FAILED**

Volání MQCONN se nezdařilo.

#### **MQRCCF\_MQOPEN\_FAILED**

Volání MQOPEN se nezdařilo.

#### **NEZDAŘILO SE: MQRCCF\_MQSET\_FAILED**

Volání MQSET selhalo.

## Zastavit kanál (MQTT)

Příkaz Zastavit kanál (MQCMD\_STOP\_CHANNEL) zastaví kanál produktu IBM MQ Telemetry .

## Povinné parametry

### **ChannelName (MQCFST)**

Název kanálu (identifikátor parametru: MQCACH\_CHANNEL\_NAME).

Tento parametr je požadovaný.

Název kanálu, který má být zastaven. Maximální délka řetězce je MQ\_CHANNEL\_NAME\_LENGTH.

### **ChannelType (MQCFIN)**

Typ kanálu (identifikátor parametru: MQIACH\_CHANNEL\_TYPE). Tento parametr se aktuálně používá pouze s kanály produktu MQTT Telemetry a je povinný při zastavení kanálu telemetrie. Jediná hodnota, kterou lze momentálně zadat do parametru, je **MQCHT\_MQTT**.

## Nepovinné parametry

### **ClientIdentifier (MQCFST)**

Identifikátor klienta. Identifikátor klienta je 23bajtový řetězec, který identifikuje přenosový klient IBM MQ Telemetry . Když příkaz Zastavit kanál uvádí parametr *ClientIdentifier*, zastaví se pouze připojení pro uvedený identifikátor klienta. Není-li hodnota CLIENTID zadána, budou všechna připojení na kanálu zastavena.

## Kódy chyb

Tento příkaz může vracet následující kódy chyb v záhlaví formátu odezvy, kromě hodnot uvedených v [“Kódy chyb použitelné pro všechny příkazy”](#) na stránce 1329.

### Reason (MQLONG)

Hodnota může být některá z následujících:

#### **MQRCCF\_CHANNEL\_DISABLED**

Kanál je zakázán.

**MQRCCF\_CHANNEL\_NOT\_ACTIVE**

Kanál není aktivní.

**MQRCCF\_CHANNEL\_NOT\_FOUND**

Kanál nebyl nalezen.

**CHYBA MQRCCF\_MODE\_VALUE\_ERROR**

Hodnota režimu není platná.

**MQRCCF\_MQCONN\_FAILED**

Volání MQCONN se nezdařilo.

**MQRCCF\_MQOPEN\_FAILED**

Volání MQOPEN se nezdařilo.

**NEZDAŘILO SE: MQRCCF\_MQSET\_FAILED**

Volání MQSET selhalo.

## Ukončit inicializátor kanálu

Příkaz Zastavit inicializátor kanálu (MQCMD\_STOP\_CHANNEL\_INIT) zastaví inicializátor kanálu IBM MQ .

HP Integrity NonStop Server	IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
				✓

### Nepovinné parametry

#### CommandScope (MQCFST)

Rozsah příkazu (identifikátor parametru: MQCACF\_COMMAND\_SCOPE).

Uvádí, jak se příkaz provádí, když je správce front členem skupiny sdílení front. Můžete uvést jednu z následujících možností:

- prázdné (nebo vynechte parametr úplně). Příkaz bude proveden ve správci front, v němž byl zadán.
- Název správce front. Příkaz se provede ve vámi specifikujete správce front a bude aktivní v rámci skupiny sdílení front. Uvedete-li jiné jméno správce front než správce front, do kterého jste zadali správce front, musíte používat prostředí skupiny sdílení front a musí být povolen příkazový server.
- Hvězdička (\*). Příkaz se provádí na lokálním správci front a je také předán každému aktivnímu správci front ve skupině sdílení front.

Maximální délka je MQ\_QSG\_NAME\_LENGTH.

#### SharedChannelRestart (MQCFIN)

Restart sdíleného kanálu (identifikátor parametru: MQIACH\_SHARED\_CHL\_RESTART).

Určuje, zda se inicializátor kanálu pokusí o restartování všech aktivních odesílacích kanálů, které byly spuštěny s parametrem *ChannelDisposition* nastaveným na hodnotu MQCHLD\_SHARED, který vlastní v jiném správci front. Hodnota může být následující:

#### MQCHSH\_RESTART\_YES

Kanály sdílených odesílacích kanálů se mají restartovat. MQCHSH\_RESTART\_YES je výchozí hodnota.

#### MQCHSH\_RESTART\_NO

Sdílené odesílací kanály se nerestartují, takže se stanou neaktivními.

Aktivní kanály spuštěné s parametrem *ChannelDisposition* nastaveným na hodnotu MQCHLD\_FIXSHARED se nerestartují a vždy se stanou neaktivními.

### Zastavit modul listener kanálu

Příkaz Zastavit modul listener kanálu (MQCMD\_STOP\_CHANNEL\_LISTENER) zastaví modul listener produktu IBM MQ .

HP Integrity NonStop Server	IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
	✓	✓	✓	✓

## Povinné parametry

### **ListenerName (MQCFST)**

Název modulu listener (identifikátor parametru: MQCACH\_LISTENER\_NAME). Tento parametr se nevztahuje na z/OS.

Název definice modulu listener, který má být zastaven. Je-li tento parametr zadán, nelze uvést žádné další parametry.

Maximální délka řetězce je MQ\_LISTENER\_NAME\_LENGTH.

## Nepovinné parametry

### z/OS

### **CommandScope (MQCFST)**

Rozsah příkazu (identifikátor parametru: MQCACF\_COMMAND\_SCOPE).

Uvádí, jak se příkaz provádí, když je správce front členem skupiny sdílení front. Můžete uvést jednu z následujících možností:

- prázdné (nebo vynechte parametr úplně). Příkaz bude proveden ve správci front, v němž byl zadán.
- Název správce front. Příkaz se provede ve vámi specifikujete správce front a bude aktivní v rámci skupiny sdílení front. Uvedete-li jiné jméno správce front než správce front, do kterého jste zadali správce front, musíte používat prostředí skupiny sdílení front a musí být povolen příkazový server.

Tento parametr je platný pouze pro z/OS.

Maximální délka je MQ\_QSG\_NAME\_LENGTH.

### **InboundDisposition (MQCFIN)**

Dispozice příchozího přenosu (identifikátor parametru: MQIACH\_INBOUND\_DISP).

Určuje dispozice příchozích přenosů, které modul listener obsluhuje. Hodnota může být některá z následujících:

#### **MQINBD\_Q\_MGR**

Manipulace pro přenosy směřované do správce front. Hodnota MQINBD\_Q\_MMGR je výchozí.

#### **SKUPINA MQINBD\_GROUP**

Manipulace pro přenosy směřované do skupiny sdílení front. Objekt MQINBD\_GROUP je povolen pouze v případě, že existuje prostředí se sdíleným správcem front.

Tento parametr je platný pouze pro z/OS.

### **IPAddress (MQCFST)**

Adresa IP (identifikátor parametru: MQCACH\_IP\_ADDRESS).

Adresa IP pro TCP/IP uvedená v tečkové desítkové nebo alfanumerické formě. Tento parametr je platný v systému z/OS pouze v případě, že kanály mají *TransportType* MQXPT\_TCP.

Maximální délka řetězce je MQ\_IP\_ADDRESS\_LENGTH.

### **Port (MQCFIN)**

Číslo portu pro TCP (identifikátor parametru: MQIACH\_PORT\_NUMBER).

Číslo portu pro TCP. Tento parametr je platný pouze v systému z/OS, kde kanály mají *TransportType* MQXPT\_TCP.

### **TransportType (MQCFIN)**

Typ přenosového protokolu (identifikátor parametru: MQIACH\_XMIT\_PROTOCOL\_TYPE).

Hodnota může být následující:



## **MQXPT\_LU62**

LU 6.2.

## **MQXPT\_TCP**

TCP -

Tento parametr je platný pouze pro z/OS.

### **Kódy chyb**

Tento příkaz může vracet následující kód chyby v záhlaví formátu odezvy, kromě hodnot zobrazených v [“Kódy chyb použitelné pro všechny příkazy”](#) na stránce 1329.

#### **Reason (MQLONG)**

Hodnota může být některá z následujících:

#### **MQRCCF\_LISTENER\_STOPPED**

Modul listener není spuštěn.

### **Zastavit připojení**

Příkaz Zastavit připojení (MQCMD\_STOP\_CONNECTION) se pokusí o přerušování spojení mezi aplikací a správcem front. Mohou nastat okolnosti, za kterých správce front nemůže tento příkaz implementovat.

<b>HP Integrity NonStop Server</b>	<b>IBM i</b>	<b>SYSTÉM UNIX a Linux</b>	<b>Windows</b>	<b>z/OS</b>
	✓	✓	✓	

### **Povinné parametry**

#### **ConnectionId (MQCFBS)**

Identifikátor připojení (identifikátor parametru: MQBACF\_CONNECTION\_ID).

Tento parametr je jedinečný identifikátor připojení přidružený k aplikaci, která je připojena ke správcí front.

Délka bajtového řetězce je MQ\_CONNECTION\_ID\_LENGTH.

### **Zastavit službu**

Příkaz Zastavit službu (MQCMD\_STOP\_SERVICE) zastaví existující definici služby produktu IBM MQ , která je spuštěna.

<b>HP Integrity NonStop Server</b>	<b>IBM i</b>	<b>SYSTÉM UNIX a Linux</b>	<b>Windows</b>	<b>z/OS</b>
	✓	✓	✓	

### **Povinné parametry**

#### **ServiceName (MQCFST)**

Název služby (identifikátor parametru: MQCA\_SERVICE\_NAME).

Tento parametr je názvem definice služby, která má být zastavena. Maximální délka řetězce je MQ\_OBJECT\_NAME\_LENGTH.

### **Kódy chyb**

Tento příkaz může kromě hodnot zobrazených na stránce [“Kódy chyb použitelné pro všechny příkazy”](#) na stránce 1329 vracet následující kódy chyb v záhlaví formátu odezvy.

### Reason (MQLONG)

Hodnota může být některá z následujících:

#### **MQRCCF\_NO\_STOP\_CMD**

Parametr *StopCommand* služby je prázdný.

#### **SLUŽBA MQRCCF\_SERVICE\_STOPPED**

Služba není spuštěna.

## **Zastavit připojení SMDS**

Použijte příkaz Stop SMDS Connection (MQCMD\_STOP\_SMDSCONN) k ukončení připojení z tohoto správce front k jedné nebo více zadaným sdíleným datovým sadám zpráv (což způsobí jejich zavření a dealokaci) a označení připojení jako STOPPED.

HP Integrity NonStop Server	IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
				✓

### Povinné parametry

#### **SMDSConn (MQCFST)**

Určuje název správce front související s připojením mezi datovou sadou sdílených zpráv a správcem front (identifikátor parametru: MQCACF\_CF\_SMDSCONN).

Hodnota hvězdička může být použita k označení všech sdílených datových sad zpráv přidružených ke specifickému názvu CFSTRUCT.

Maximální délka řetězce je 4 znaky.

#### **CFStrucName (MQCFST)**

Název struktury aplikace CF s vlastnostmi připojení SMDS, které chcete zastavit (identifikátor parametru: MQCA\_CF\_STRUC\_NAME).

Maximální délka řetězce je MQ\_CF\_STRUC\_NAME\_LENGTH.

#### **CommandScope (MQCFST)**

Rozsah příkazu (identifikátor parametru: MQCACF\_COMMAND\_SCOPE).

Uvádí, jak se příkaz provádí, když je správce front členem skupiny sdílení front. Můžete uvést jednu z následujících možností:

- prázdné (nebo vynechte parametr úplně). Příkaz bude proveden ve správcí front, v němž byl zadán.
- Název správce front. Příkaz se provede ve vámi specifikujete správce front a bude aktivní v rámci skupiny sdílení front. Uvedete-li jiné jméno správce front než správce front, do kterého jste zadali správce front, musíte používat prostředí skupiny sdílení front a musí být povolen příkazový server.
- Hvězdička (\*). Příkaz se provádí na lokálním správcí front a je také předán každému aktivnímu správcí front ve skupině sdílení front.

Maximální délka je MQ\_QSG\_NAME\_LENGTH.

## **Pozastavit správce front**

Příkaz Pozastavit správce front (MQCMD\_SUSPEND\_Q\_MGR) způsobí, že lokální správce front nebude k dispozici pro zpracování zpráv produktu IMS nebo Db2 . Jeho akci lze obrátit na příkaz Obnovit správce front (MQCMD\_RESUME\_Q\_MGR).

HP Integrity NonStop Server	IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
				✓

## Povinné parametry

### **Facility (MQCFIN)**

Zařízení (identifikátor parametru: MQIACF\_Q\_MGR\_FACILITY).

Typ zařízení, pro které má být aktivita pozastavena. Hodnota může být následující:

#### **MQQMFACT\_DB2**

Existující připojení k produktu Db2 je ukončeno.

Všechny příchozí nebo následné požadavky MQGET nebo MQPUT jsou pozastaveny a aplikace čekají na opětné zavedení připojení Db2 pomocí příkazu Resume Queue Manager nebo v případě zastavení správce front.

#### **MOST MQQMFACT\_IMS\_BRIDGE**

Pokračuje v běžné aktivitě mostu IMS .

Zastaví odesílání zpráv z front mostu IMS do OTMA. Do produktu IMS se neodesílají žádné další zprávy, dokud nedojde k jedné z těchto událostí:

- OTMA je zastaven a restartován
- IMS nebo IBM MQ je zastaveno nebo restartováno
- Příkaz Obnovit správce front je zpracován.

Zprávy, které se vrací z produktu IMS OTMA do správce front, nejsou ovlivněny.

## Nepovinné parametry

### **CommandScope (MQCFST)**

Rozsah příkazu (identifikátor parametru: MQCACF\_COMMAND\_SCOPE).

Uvádí, jak se příkaz provádí, když je správce front členem skupiny sdílení front. Můžete uvést jednu z následujících možností:

- prázdné (nebo vynechte parametr úplně). Příkaz bude proveden ve správci front, v němž byl zadán.
- Název správce front. Příkaz se provede ve vámi specifikujete správce front a bude aktivní v rámci skupiny sdílení front. Uvedete-li jiné jméno správce front než správce front, do kterého jste zadali správce front, musíte používat prostředí skupiny sdílení front a musí být povolen příkazový server.

Maximální délka je MQ\_QSG\_NAME\_LENGTH.

## Pozastavit klastr správců front

Příkaz Pozastavení klastru správce front (MQCMD\_SUSPEND\_Q\_MGR\_CLUSTER) informuje ostatní správce front v klastru o tom, že lokální správce front není k dispozici pro zpracování a nelze mu odesílat zprávy. Jeho akci lze obrátit na příkaz Obnovit klastr správce front (MQCMD\_RESUME\_Q\_MGR\_CLUSTER).

HP Integrity NonStop Server	IBM i	SYSTÉM UNIX a Linux	Windows	z/OS
✓	✓	✓	✓	✓

## Povinné parametry

### **ClusterName (MQCFST)**

Název klastru (identifikátor parametru: MQCA\_CLUSTER\_NAME).

Název klastru, pro který se má pozastavit dostupnost.

Maximální délka řetězce je MQ\_CLUSTER\_NAME\_LENGTH.

### **ClusterNameList (MQCFST)**

Seznam názvů klastru (identifikátor parametru: MQCA\_CLUSTER\_NAMELIST).

Název seznamu názvů určujícího seznam klastrů, pro které má být dostupnost pozastavena.

## Nepovinné parametry



### CommandScope (MQCFST)

Rozsah příkazu (identifikátor parametru: MQCACF\_COMMAND\_SCOPE). Tento parametr se vztahuje pouze k produktu z/OS .

Uvádí, jak se příkaz provádí, když je správce front členem skupiny sdílení front. Můžete uvést jednu z následujících možností:

- prázdné (nebo vynechte parametr úplně). Příkaz bude proveden ve správci front, v němž byl zadán.
- Název správce front. Příkaz se provede ve vámi specifikujete správce front a bude aktivní v rámci skupiny sdílení front. Uvedete-li jiné jméno správce front než správce front, do kterého jste zadali správce front, musíte používat prostředí skupiny sdílení front a musí být povolen příkazový server.

Maximální délka je MQ\_QSG\_NAME\_LENGTH.

### Mode (MQCFIN)

Jak je správce lokálních front pozastaven z klastru (identifikátor parametru: MQIACF\_MODE).

Hodnota může být následující:

#### MQMODE QUIESCE

Ostatní správci front v klastru mají být informováni, že nemají odesílat další zprávy do lokálního správce front.

#### MQMODE FORCE

Všechny příchozí a odchozí kanály pro ostatní správce front v klastru jsou vynuceně nuceně zastaveny.

**Poznámka:** Tento parametr byl dříve volán *Quiresce* (MQIACF QUIESCE) s hodnotami MQQO\_YES a MQQO\_NO. Staré názvy lze i nadále používat.

## Kódy chyb

Tento příkaz může vracet následující kódy chyb v záhlaví formátu odezvy, kromě hodnot uvedených v [“Kódy chyb použitelné pro všechny příkazy”](#) na stránce 1329.

### Reason (MQLONG)

Hodnota může být některá z následujících:

#### KONFLIKT MQRCCF\_CLUSTER\_NAME\_CONFLICT

Konflikt názvu klastru.

#### CHYBA MQRCCF\_MODE\_VALUE\_ERROR

Hodnota režimu není platná.

## Struktury pro příkazy a odpovědi

Příkazy a odpovědi PCF mají konzistentní strukturu včetně záhlaví a libovolného počtu struktur parametrů definovaných typů.

Příkazy a odezvy mají tento tvar:

- Struktura záhlaví PCF (MQCFH) (popsána v tématu [“Záhlaví MQCFH-PCF”](#) na stránce 1830 ), následovaná
- Nula nebo více struktur parametrů. Každý z nich je jeden z následujících:
  - Parametr filtru bajtových řetězců PCF (MQCFBF, viz téma [“MQCFBF-parametr filtru bajtových řetězců PCF”](#) na stránce 1833 )
  - Parametr bajtového řetězce PCF (MQCFBS, viz téma [“MQCFBS-parametr bajtového řetězce PCF”](#) na stránce 1836 )
  - Celočíselný parametr filtru PCF (MQCFIF, viz téma [“MQCFIF-parametr filtru celých čísel PCF”](#) na stránce 1838 )

- Celočíselný parametr seznamu PCF (MQCFIL, viz téma [“MQCFIL-parametr seznamu celých čísel PCF” na stránce 1841](#) )
- Celočíselný parametr PCF (MQCFIN, viz téma [“MQCFIN-Celočíselný parametr PCF” na stránce 1843](#) )
- Parametr filtru řetězce PCF (MQCFSF, viz téma [“MQCFSF-parametr filtru řetězce PCF” na stránce 1845](#) )
- Parametr seznamu řetězců PCF (MQCFSL, viz téma [“MQCFSL-parametr seznamu řetězců PCF” na stránce 1849](#) )
- řetězcový parametr PCF (MQCFST, viz téma [“MQCFST-parametr řetězce PCF” na stránce 1852](#) )

## Jak jsou struktury zobrazeny

Struktury jsou popsány v jazykově nezávislé podobě.

Deklarace jsou zobrazeny v následujících programovacích jazycích:

- C
- COBOL
- PL/I
- zařízení S/390
- Visual Basic

## Datové typy

Pro každé pole struktury je datový typ uveden v závorkách za názvem pole. Tyto datové typy jsou elementární datové typy popsané v části [Datové typy použité v rozhraní MQI](#).

## Počáteční hodnoty a výchozí struktury

Podrobnosti o dodaných hlavičkovém souboru, které obsahují struktury, konstanty, počáteční hodnoty a výchozí struktury, najdete v tématu [IBM MQ COPY, header, include a module files](#) .

## Poznámky k použití

Formát řetězců ve zprávě příkazu PCF určuje nastavení polí znakové sady v deskriptoru zpráv, aby bylo možné povolit převod řetězců ve zprávě.

Pokud všechny řetězce ve zprávě PCF mají stejný identifikátor kódované znakové sady, pole *CodedCharSetId* v deskriptoru MQMD deskriptoru zpráv by mělo být nastaveno na tento identifikátor při vložení zprávy a pole *CodedCharSetId* v strukturách MQCFST, MQCFSL a MQCFSF v rámci zprávy by měly být nastaveny na hodnotu MQCCSI\_DEFAULT.

Je-li formát zprávy PCF MQFMT\_ADMIN, MQFMT\_EVENT nebo MQFMT\_PCF a některé řetězce ve zprávě mají různé identifikátory znakových sad, pole *CodedCharSetId* v MQMD by mělo být nastaveno na hodnotu MQCCSI\_EMBEDDED, když je zpráva vložena, a pole *CodedCharSetId* ve struktuře MQCFST, MQCFSL a MQCFSF ve zprávě by měly být nastaveny na identifikátory, které se použijí.

To umožňuje převod řetězců ve zprávě do hodnoty *CodedCharSetId* v deskriptoru MQMD určeného v rámci volání MQGET, je-li zadána také volba MQGMO\_CONVERT.

Další informace o struktuře MQEPH naleznete v tématu [Záhlaví MQEPH-Embedded PCF header](#).

**Poznámka:** Pokud požadujete převod interních řetězců ve zprávě, převod bude proveden pouze v případě, že hodnota pole *CodedCharSetId* ve zprávě MQMD se liší od pole *CodedCharSetId* deskriptoru MQMD určeného v rámci volání MQGET.

Neuvádějte MQCCSI\_EMBEDDED v MQMD, když je zpráva vložena, s MQCCSI\_DEFAULT ve strukturách MQCFST, MQCFSL nebo MQCFSF v rámci zprávy, protože to zabrání převodu zprávy.

## Záhlaví MQCFH-PCF

Struktura MQCFH popisuje informace, které jsou k dispozici na začátku dat zprávy příkazu, nebo odpověď na zprávu příkazu. V obou případech je pole *Format* deskriptoru zpráv MQFMT\_ADMIN.

Struktury PCF se také používají pro zprávy událostí. V tomto případě je pole deskriptoru zprávy *Format* MQFMT\_EVENT.

Struktury PCF lze také použít pro data zpráv definovaná uživatelem. V tomto případě je pole *Format* deskriptoru zpráv MQFMT\_PCF (viz [Deskriptor zpráv pro příkaz PCF](#)). Také v tomto případě, ne všechna pole ve struktuře jsou smysluplná. Dodané počáteční hodnoty lze použít pro většinu polí, ale aplikace musí nastavit pole *StrucLength* a *ParameterCount* na hodnoty odpovídající datům.

## Pole pro MQCFH

### **Type (MQLONG)**

Typ struktury.

Toto pole označuje obsah zprávy. Následující příkazy jsou platné pro příkazy:

#### **PŘÍKAZ MQCFT\_COMMAND**

Zpráva je příkaz.

#### **MQCFT\_COMMAND\_XR**

Zpráva je příkaz, do kterého mohou být odesílány standardní nebo rozšířené odpovědi.

Tato hodnota je požadována na z/OS.

#### **ODEZVA MQCFT\_RESPONSE**

Zpráva je odezvou na příkaz.

#### **ZPRÁVA MQCFT\_XR\_MSG**

Zpráva je přídavnou odpovědí na příkaz. Obsahuje informační nebo chybové podrobnosti.

#### **POLOŽKA MQCFT\_XR\_ITEM**

Zpráva je přídavnou odpovědí na příkaz Inquire. Obsahuje data položek.

#### **SOUHRN MQCFT\_XR\_SUMMARY**

Zpráva je přídavnou odpovědí na příkaz. Obsahuje souhrnné informace.

#### **UŽIVATEL MQCFT\_USER**

Uživatелеm definovaná zpráva PCF.

### **StrucLength (MQLONG)**

Délka struktury.

Toto pole má délku v bajtech struktury MQCFH. Hodnota musí být:

#### **DÉLKA OBJEKTU MQCFH\_STRU\_LENGTH**

Délka struktury záhlaví formátu příkazu.

### **Version (MQLONG)**

Číslo verze struktury.

Pro z/OS musí být hodnota:

#### **MQCFH\_VERSION\_3**

Číslo verze pro strukturu záhlaví formátu příkazu.

Následující konstanta uvádí číslo verze aktuální verze:

#### **AKTUÁLNÍ\_VERZE MQCFH\_AKTUÁLNÍ\_VERZE**

Aktuální verze struktury záhlaví formátu příkazu.

### **Command (MQLONG)**

Identifikátor příkazu.

Pro příkazovou zprávu toto pole identifikuje funkci, která má být provedena. Pro zprávu odpovědi identifikuje příkaz, do kterého je toto pole odpovědí. Pro hodnotu tohoto pole si prohlédněte popis každého příkazu.

### **MsgSeqNumber (MQLONG)**

Pořadové číslo zprávy.

Toto pole je pořadové číslo zprávy v rámci sady souvisejících zpráv. U příkazu musí mít toto pole hodnotu jedna (protože příkaz je vždy obsažen v jediné zprávě). V případě odezvy má pole hodnotu jedna pro první (nebo jedinou) odpověď na příkaz a pro každou postupnou odpověď na tento příkaz se zvyšuje o jednu.

Poslední (nebo pouze) zpráva v sadě má nastaven příznak MQCFC\_LAST v poli *Control*.

### **Control (MQLONG)**

Řídící volby.

Platí následující:

#### **MQCFC\_LAST**

Poslední zpráva v sadě.

Pro příkaz musí být tato hodnota vždy nastavena.

#### **MQCFC\_NOT\_LAST**

Není to poslední zpráva v sadě.

### **CompCode (MQLONG)**

Kód dokončení.

Toto pole má význam pouze pro odezvu; jeho hodnota není významná pro příkaz. Je možné provést následující:

#### **MQCC\_OK**

Příkaz byl úspěšně dokončen.

#### **VAROVÁNÍ MQCC\_WARNING**

Příkaz byl dokončen s varováním.

#### **SELHÁNÍ MQCC\_FAILED**

Příkaz se nezdařil.

#### **NEZNÁMÉ MQCC\_UNKNOWN**

To, zda příkaz proběhl úspěšně, není znám.

### **Reason (MQLONG)**

Kód příčiny opravňující kód dokončení.

Toto pole má význam pouze pro odezvu; jeho hodnota není významná pro příkaz.

Možné kódy příčiny, které mohou být vráceny v odpovědi na příkaz, jsou uvedeny v [“Definice formátů Programovatelných příkazů”](#) na stránce 1323 a v popisu každého příkazu.

### **ParameterCount (MQLONG)**

Počet struktur parametrů.

Toto pole je počet struktur parametrů (MQCFBF, MQCFBS, MQCFIF, MQCFIL, MQCFIN, MQCFSL, MQCFSF a MQCFST), které postupují podle struktury MQCFH. Hodnota tohoto pole je nula nebo větší.

## **Deklarace jazyka C**

```
typedef struct tagMQCFH {
    MQLONG Type; /* Structure type */
    MQLONG StrucLength; /* Structure length */
    MQLONG Version; /* Structure version number */
    MQLONG Command; /* Command identifier */
    MQLONG MsgSeqNumber; /* Message sequence number */
    MQLONG Control; /* Control options */
    MQLONG CompCode; /* Completion code */
}
```

```

MQLONG Reason;          /* Reason code qualifying completion code */
MQLONG ParameterCount; /* Count of parameter structures */
} MQCFH;

```

## Deklarace jazyka COBOL

```

** MQCFH structure
10 MQCFH.
** Structure type
15 MQCFH-TYPE PIC S9(9) BINARY.
** Structure length
15 MQCFH-STRUCLength PIC S9(9) BINARY.
** Structure version number
15 MQCFH-VERSION PIC S9(9) BINARY.
** Command identifier
15 MQCFH-COMMAND PIC S9(9) BINARY.
** Message sequence number
15 MQCFH-MSGSEQNUMBER PIC S9(9) BINARY.
** Control options
15 MQCFH-CONTROL PIC S9(9) BINARY.
** Completion code
15 MQCFH-COMPCODE PIC S9(9) BINARY.
** Reason code qualifying completion code
15 MQCFH-REASON PIC S9(9) BINARY.
** Count of parameter structures
15 MQCFH-PARAMETERCOUNT PIC S9(9) BINARY.

```

## Deklarace jazyka PL/I (pouze z/OS )

```

dcl
1 MQCFH based,
3 Type          fixed bin(31), /* Structure type */
3 StrucLength   fixed bin(31), /* Structure length */
3 Version       fixed bin(31), /* Structure version number */
3 Command       fixed bin(31), /* Command identifier */
3 MsgSeqNumber  fixed bin(31), /* Message sequence number */
3 Control       fixed bin(31), /* Control options */
3 CompCode      fixed bin(31), /* Completion code */
3 Reason        fixed bin(31), /* Reason code qualifying completion
                               code */
3 ParameterCount fixed bin(31); /* Count of parameter structures */

```

## Deklarace jazyka assembler System/390 (pouze z/OS )

MQCFH	DSECT		
MQCFH_TYPE	DS	F	Structure type
MQCFH_STRUCLength	DS	F	Structure length
MQCFH_VERSION	DS	F	Structure version number
MQCFH_COMMAND	DS	F	Command identifier
MQCFH_MSGSEQNUMBER	DS	F	Message sequence number
MQCFH_CONTROL	DS	F	Control options
MQCFH_COMPCODE	DS	F	Completion code
MQCFH_REASON	DS	F	Reason code qualifying completion code
*			
MQCFH_PARAMETERCOUNT	DS	F	Count of parameter structures
*			
MQCFH_LENGTH	EQU	*-MQCFH	Length of structure
	ORG	MQCFH	
MQCFH_AREA	DS	CL(MQCFH_LENGTH)	

## Deklarace jazyka Visual Basic (pouze Windows )

Type MQCFH	
Type As Long	'Structure type
StrucLength As Long	'Structure length
Version As Long	'Structure version number
Command As Long	'Command identifier
MsgSeqNumber As Long	'Message sequence number
Control As Long	'Control options



```

CompCode As Long      'Completion code
Reason As Long        'Reason code qualifying completion code
ParameterCount As Long 'Count of parameter structures
End Type

Global MQCFH_DEFAULT As MQCFH

```

## Deklarace jazyka RPG (pouze IBM i)

```

D*..1.....2.....3.....4.....5.....6.....7..
D* MQCFH Structure
D*
D* Structure type
D FHTYP          1      4I 0 INZ(1)
D* Structure length
D FHLEN         5      8I 0 INZ(36)
D* Structure version number
D FHVER         9      12I 0 INZ(1)
D* Command identifier
D FHCMD        13      16I 0 INZ(0)
D* Message sequence number
D FHSEQ        17      20I 0 INZ(1)
D* Control options
D FHCTL        21      24I 0 INZ(1)
D* Completion code
D FHCMP        25      28I 0 INZ(0)
D* Reason code qualifying completion code
D FHREA        29      32I 0 INZ(0)
D* Count of parameter structures
D FHCNT        33      36I 0 INZ(0)
D*

```

## MQCFBF-parametr filtru bajtových řetězců PCF

Struktura MQCFBF popisuje parametr filtru bajtových řetězců. Název formátu v deskriptoru zprávy je MQFMT\_ADMIN.

Struktura MQCFBF se používá ve zjišťování příkazů k poskytnutí popisu filtru. Tento popis filtru se používá k filtrování výsledků příkazu Inquire a návratu na uživatele pouze ty objekty, které vyhovují popisu filtru.

Je-li struktura MQCFBF přítomna, pole Verze ve struktuře MQCFH na začátku PCF musí být MQCFH\_VERSION\_3 nebo vyšší.



V systému z/OS je povolen pouze jeden parametr filtru. Je-li zadáno více parametrů MQCFIF, MQCFSF a MQCFBF nebo MQCFBF, příkaz PCF selže s chybou MQRCCF\_TOO\_MANY\_FILTERS (MQRCCF 3248).

## Pole pro MQCFBF

### Type (MQLONG)

Typ struktury.

To znamená, že struktura je struktura MQCFBF popisující parametr filtru bajtového řetězce. Hodnota musí být:

### MQCFT\_BYTE\_ŘETĚZEC\_FILTRU

Struktura definující filtr bajtových řetězců.

### StrucLength (MQLONG)

Délka struktury.

Jedná se o délku struktury MQCFBF, v bajtech, včetně řetězce na konci struktury (pole *FilterValue*). Délka musí být násobkem 4 a musí být dostatečná, aby mohla obsahovat řetězec. Bajty mezi koncem řetězce a délkou definovanou v poli *StrucLength* nejsou významné.

Následující konstanta udává délku *pevné* části struktury, která je délkou bez pole *FilterValue* :

## **MQCFBF\_STRUC\_LENGTH\_FIXED**

Délka pevné části řetězce řetězce filtru formátu příkazu.

### **Parameter (MQLONG)**

Identifikátor parametru.

Identifikuje parametr, který má být filtrován. Hodnota tohoto identifikátoru závisí na parametru, na kterém se bude filtrovat.

Parametr je jeden z následujících:

- MQBAC\_EXTERNAL\_UOW\_ID
- MQBAKF\_Q\_MGR\_UOW\_ID
- MQBACF\_ORIGIN\_UOW\_ID (pouze v systému z/OS)

### **Operator (MQLONG)**

Identifikátor operátoru.

Označuje operátor, který se používá k vyhodnocení, zda parametr splňuje hodnotu filtru.

Možné hodnoty jsou:

#### **MQCFOP\_GREATER**

Větší než

#### **MQCFOP\_LESS**

Menší než

#### **MQCFOP\_EQUAL**

Rovná se

#### **MQCFOP\_NOT\_EQUAL**

Není rovno

#### **MQCFOP\_NOT\_LESS**

Větší nebo rovno

#### **MQCFOP\_NOT\_GREATER**

Menší nebo rovno

### **FilterValueLength (MQLONG)**

Délka řetězce hodnoty filtru.

Toto je délka dat v poli *FilterValue* v bajtech. Musí být nula nebo větší a nemusí být násobkem 4.

### **FilterValue (MQBYTE x FilterValueLength)**

Hodnota filtru.

Tato hodnota určuje hodnotu filtru, která musí být splněna. Tento parametr použijte, je-li typ odezvy filtrovaného parametru bajtový řetězec.

**Poznámka:** Je-li uvedený bajtový řetězec kratší než standardní délka parametru ve zprávách příkazu MQFMT\_ADMIN, vynechané znaky se považují za prázdné. Je-li zadaný řetězec delší než standardní délka, jedná se o chybu.

## **Deklarace jazyka C**

```
typedef struct tagMQCFBF {
    MQLONG  Type;                /* Structure type */
    MQLONG  StrucLength;         /* Structure length */
    MQLONG  Parameter;          /* Parameter identifier */
    MQLONG  Operator;           /* Operator identifier */
    MQLONG  FilterValueLength;  /* Filter value length */
    MQBYTE  FilterValue[1];     /* Filter value -- first byte */
} MQCFBF;
```

## Deklarace jazyka COBOL

```
** MQCFBF structure
10 MQCFBF.
** Structure type
15 MQCFBF-TYPE PIC S9(9) BINARY.
** Structure length
15 MQCFBF-STRUCLENGTH PIC S9(9) BINARY.
** Parameter identifier
15 MQCFBF-PARAMETER PIC S9(9) BINARY.
** Operator identifier
15 MQCFBF-OPERATOR PIC S9(9) BINARY.
** Filter value length
15 MQCFBF-FILTERVALUELENGTH PIC S9(9) BINARY.
```

## Deklarace jazyka PL/I (pouze z/OS )

```
dcl
1 MQCFBF based,
3 Type fixed bin(31)
  init(MQCFT_BYTE_STRING_FILTER), /* Structure type */
3 StrucLength fixed bin(31)
  init(MQCFBF_STRUC_LENGTH_FIXED), /* Structure length */
3 Parameter fixed bin(31)
  init(0), /* Parameter identifier */
3 Operator fixed bin(31)
  init(0), /* Operator identifier */
3 FilterValueLength fixed bin(31)
  init(0); /* Filter value length */
```

## Deklarace jazyka System/390 assembler-language (pouze z/OS )

```
MQCFBF                DSECT
MQCFBF_TYPE            DS F   Structure type
MQCFBF_STRUCLENGTH    DS F   Structure length
MQCFBF_PARAMETER      DS F   Parameter identifier
MQCFBF_OPERATOR       DS F   Operator identifier
MQCFBF_FILTERVALUELENGTH DS F   Filter value length
MQCFBF_LENGTH         EQU *-MQCFIF Length of structure
MQCFBF_AREA           DS   CL(MQCFBF_LENGTH)
```

## Deklarace jazyka Visual Basic (pouze Windows )

```
Type MQCFBF
  Type As Long 'Structure type'
  StrucLength As Long 'Structure length'
  Parameter As Long 'Parameter identifier'
  Operator As Long 'Operator identifier'
  FilterValueLength As Long 'Filter value length'
  FilterValue As 1 'Filter value -- first byte'
End Type
Global MQCFBF_DEFAULT As MQCFBF
```

## Deklarace jazyka RPG (pouze IBM i )

```
D* MQCFBF Structure
D*
D* Structure type
D FBFTYP          1      4I 0 INZ(15)
D* Structure length
D FBFLen         5      8I 0 INZ(20)
D* Parameter identifier
D FBFPPrM        9      12I 0 INZ(0)
D* Operator identifier
D FBFOp          13     16I 0 INZ(0)
D* Filter value length
```

D	FBFFVL	17	20I 0 INZ(0)
D*	Filter value -- first byte	21	
D	FBFFV	21	INZ

## MQCFBS-parametr bajtového řetězce PCF

Struktura MQCFBS popisuje parametr bajtového řetězce ve zprávě PCF. Název formátu v deskriptoru zprávy je MQFMT\_ADMIN.

Je-li struktura MQCFBS přítomna, pole *Verze* ve struktuře MQCFH na začátku PCF musí být MQCFH\_VERSION\_2 nebo vyšší.

Ve zprávě uživatelského rozhraní PCF nemá pole *Parametr* žádný význam a může být použit aplikací pro vlastní účely.

Struktura končí řetězcem bajtů s proměnnou délkou. Další podrobnosti naleznete v poli *Řetězec* v následující sekci.

### Pole pro MQCFBS

#### Type (MQLONG)

Typ struktury.

To znamená, že struktura je struktura MQCFBS popisující parametr bajtového řetězce. Hodnota musí být:

#### MQCFT\_BYTE\_STRING

Struktura definující bajtový řetězec.

#### StrucLength (MQLONG)

Délka struktury.

Jedná se o délku struktury MQCFBS v bajtech, včetně řetězce s proměnnou délkou na konci struktury (pole *String*). Délka musí být násobkem čtyř a musí být dostatečná, aby obsahovala řetězec; žádné bajty mezi koncem řetězce a délkou definovanou v poli *StrucLength* nejsou významné.

Následující konstanta udává délku *pevné* části struktury, která je délkou bez pole *String* :

#### MQCFBS\_STRUC\_LENGTH\_FIXED

Délka pevné části struktury MQCFBS.

#### Parameter (MQLONG)

Identifikátor parametru.

Identifikuje parametr s hodnotou, která je obsažena ve struktuře. Hodnoty, které se mohou vyskytnout v tomto poli, závisí na hodnotě pole *Command* ve struktuře MQCFH; podrobnosti viz “Záhlaví MQCFH-PCF” na stránce 1830 . V uživatelských PCF zprávách (MQCFT\_USER) nemá toto pole žádný význam.

Parametr je ze skupiny parametrů MQBACF\_ \*.

#### StringLength (MQLONG)

Délka řetězce.

Toto je délka dat v poli *string* v bajtech; musí být nula nebo větší. Tato délka nemusí být násobkem čtyř.

#### String (MQBYTE x StringLength)

Řetězcová hodnota.

Jedná se o hodnotu parametru identifikovaného polem *parameter* . Řetězec je bajtový řetězec, a proto se při odeslání mezi různými systémy nejedná o převod znakové sady.

**Poznámka:** Znak null v řetězci je považován za normální data a nechová se jako oddělovač pro řetězec

Pro zprávy MQFMT\_ADMIN platí, že pokud je zadaný řetězec kratší než standardní délka *parametru*, vynechané znaky se považují za prázdné znaky. Je-li zadaný řetězec delší než standardní délka, jedná se o chybu.

Způsob, jakým je toto pole deklarováno, závisí na programovacím jazyce:

- V případě programovacího jazyka C je pole deklarováno jako pole s jedním prvkem. Úložiště pro strukturu musí být alokováno dynamicky a ukazatele použité k adresování polí v ní.
- Pro ostatní programovací jazyky je pole vynecháno z deklarace struktury. Je-li deklarována instance struktury, musíte zahrnout MQCFBS do větší struktury a deklarovat další pole za MQCFBS, aby reprezentovala pole *Řetězec*, jak je požadováno.

### Deklarace jazyka C

```
typedef struct tagMQCFBS {
    MQLONG   Type;          /* Structure type */
    MQLONG   StrucLength;   /* Structure length */
    MQLONG   Parameter;     /* Parameter identifier */
    MQLONG   StringLength; /* Length of string */
    MQBYTE   String[1];    /* String value - first byte */

} MQCFBS;
```

### Deklarace jazyka COBOL

```
**      MQCFBS structure
10      MQCFBS.
**      Structure type
15      MQCFBS-TYPE          PIC S9(9) BINARY.
**      Structure length
15      MQCFBS-STRULENGTH PIC S9(9) BINARY.
**      Parameter identifier
15      MQCFBS-PARAMETER   PIC S9(9) BINARY.
**      Length of string
15      MQCFBS-STRINGLENGTH PIC S9(9) BINARY.
```

### Deklarace jazyka PL/I (pouze z/OS )

```
dcl
  1 MQCFBS based,
  3 Type          fixed bin(31), /* Structure type */
  3 StrucLength   fixed bin(31), /* Structure length */
  3 Parameter     fixed bin(31), /* Parameter identifier */
  3 StringLength  fixed bin(31) /* Length of string */
```

### Deklarace jazyka System/390 assembler-language (pouze z/OS )

```
MQCFBS                DSECT
MQCFBS_TYPE            DS    F          Structure type
MQCFBS_STRULENGTH     DS    F          Structure length
MQCFBS_PARAMETER      DS    F          Parameter identifier
MQCFBS_STRINGLENGTH   DS    F          Length of string
                      ORG    MQCFBS
MQCFBS_AREA            DS    CL(MQCFBS_LENGTH)
```

### Deklarace jazyka Visual Basic (pouze Windows )

```
Type MQCFBS
  Type As Long          ' Structure type
  StrucLength As Long   ' Structure length
  Parameter As Long     ' Parameter identifier
  StringLength As Long  ' Operator identifier
  String as 1           ' String value - first byte
End Type
```

**Deklarace jazyka RPG (pouze IBM i)**

```

D* MQCFBS Structure
D*
D* Structure type
D BSTYP          1      4I 0 INZ(3)
D* Structure length
D BSLEN          5      8I 0 INZ(16)
D* Parameter identifier
D BSPRM          9      12I 0 INZ(0)
D* Length of string
D BSSTL         13      16I 0 INZ(0)
D* String value - first byte
D BSSRA         17      16
D*

```

**MQCFIF-parametr filtru celých čísel PCF**

Struktura MQCFIF popisuje celočíselný parametr filtru. Název formátu v deskriptoru zprávy je MQFMT\_ADMIN.

Struktura MQCFIF se používá v příkazech pro zjišťování, aby poskytl podmínku filtru. Tato podmínka filtru se používá k filtrování výsledků příkazu Inquire a návrat na uživatele pouze ty objekty, které splňují podmínku filtru.

Je-li struktura MQCFIF přítomna, pole Verze ve struktuře MQCFH na začátku PCF musí být MQCFH\_VERSION\_3 nebo vyšší.



V systému z/OS je povolen pouze jeden parametr filtru. Je-li zadáno více parametrů MQCFIF, MQCFSF a MQCFBF nebo MQCFBF, příkaz PCF selže s chybou MQRCCF\_TOO\_MANY\_FILTERS (MQRCCF 3248).

**Pole pro MQCFIF****Type (MQLONG)**

Typ struktury.

To označuje, že struktura je struktura MQCFIF popisující celočíselný parametr filtru. Hodnota musí být:

**MQCFT\_INTEGER\_FILTER**

Struktura definující celočíselný filtr.

**StrucLength (MQLONG)**

Délka struktury.

Jedná se o délku struktury MQCFIF v bajtech. Hodnota musí být:

**DÉLKA OBJEKTU MQCFIF\_STRU\_LENGTH**

Délka celočíselné struktury parametru formátu příkazu.

**Parameter (MQLONG)**

Identifikátor parametru.

Identifikuje parametr, který má být filtrován. Hodnota tohoto identifikátoru závisí na parametru, na kterém se bude filtrovat. V tomto poli lze použít kterýkoli z parametrů, které lze použít v příkazu Inquire.

Parametr je z následujících skupin parametrů:

- MQIA\_\*
- MQIAKF\_\*
- MQIAMO\*

- MQIACH\_\*

### **Operator (MQLONG)**

Identifikátor operátoru.

Označuje operátor, který se používá k vyhodnocení, zda parametr splňuje hodnotu filtru.

Možné hodnoty jsou:

#### **MQCFOP\_GREATER**

Větší než

#### **MQCFOP\_LESS**

Menší než

#### **MQCFOP\_EQUAL**

Rovná se

#### **MQCFOP\_NOT\_EQUAL**

Není rovno

#### **MQCFOP\_NOT\_LESS**

Větší nebo rovno

#### **MQCFOP\_NOT\_GREATER**

Menší nebo rovno

#### **MQCFOP\_CONTAINS**

Obsahuje zadanou hodnotu. Při filtrování v seznamech hodnot nebo celočíselných hodnot použijte MQCFOP\_CONTAINS.

#### **MQCFOP\_EXCLUDES**

Neobsahuje zadanou hodnotu. Při filtrování v seznamech hodnot nebo celých čísel použijte MQCFOP\_EXCLUDES.

Podrobnosti o tom, které operátory lze použít za jakých okolností, najdete v popisu *FilterValue*.

### **FilterValue (MQLONG)**

Identifikátor hodnoty filtru.

Tato hodnota určuje hodnotu filtru, která musí být splněna.

V závislosti na parametru může být hodnota a povolené operátory:

- Explicitní celočíselná hodnota, pokud má parametr jedinou celočíselnou hodnotu.

Můžete použít pouze následující operátory:

- MQCFOP\_GREATER
- MQCFOP\_LESS
- MQCFOP\_EQUAL
- MQCFOP\_NOT\_EQUAL
- MQCFOP\_NOT\_GREATER
- MQCFOP\_NOT\_LESS

- Konstanta MQ , pokud má parametr jedinou hodnotu z možných sad hodnot (například hodnota MQCHT\_SENDER na parametru *ChannelType*). Modul MQCFOP\_EQUAL nebo MQCFOP\_NOT\_EQUAL lze použít pouze.
- Explicitní hodnota nebo konstanta MQ , jak to může být, pokud je parametr uveden v seznamu hodnot. Můžete použít buď MQCFOP\_CONTAINS nebo MQCFOP\_EXCLUDES. Je-li například uvedena hodnota 6 s operátorem MQCFOP\_CONTAINS, jsou v seznamu uvedeny všechny položky, kde je uvedena jedna z hodnot parametru 6.

Například, pokud potřebujete filtrovat fronty, které jsou povoleny pro operace vložení ve vašem příkazu Inquire Queue, parametr by byl MQIA\_INHIBIT\_PUT a hodnota filtru by byla MQQA\_PUT\_ALLOWED.

Hodnota filtru musí být platná hodnota pro testovaný parametr.

## Deklarace jazyka C

```
typedef struct tagMQCFIF {
    MQLONG Type; /* Structure type */
    MQLONG StrucLength; /* Structure length */
    MQLONG Parameter; /* Parameter identifier */
    MQLONG Operator; /* Operator identifier */
    MQLONG FilterValue; /* Filter value */
} MQCFIF;
```

## Deklarace jazyka COBOL

```
** MQCFIF structure
10 MQCFIF.
** Structure type
15 MQCFIF-TYPE PIC S9(9) BINARY.
** Structure length
15 MQCFIF-STRUCLength PIC S9(9) BINARY.
** Parameter identifier
15 MQCFIF-PARAMETER PIC S9(9) BINARY.
** Operator identifier
15 MQCFIF-OPERATOR PIC S9(9) BINARY.
** Filter value
15 MQCFIF-FILTERVALUE PIC S9(9) BINARY.
```

## Deklarace jazyka PL/I (pouze z/OS )

```
dcl
1 MQCFIF based,
3 Type fixed bin(31), /* Structure type */
3 StrucLength fixed bin(31), /* Structure length */
3 Parameter fixed bin(31), /* Parameter identifier */
3 Operator fixed bin(31) /* Operator identifier */
3 FilterValue fixed bin(31); /* Filter value */
```

## Deklarace jazyka assembler System/390 (pouze z/OS )

```
MQCFIF DSECT
MQCFIF_TYPE DS F Structure type
MQCFIF_STRUCLength DS F Structure length
MQCFIF_PARAMETER DS F Parameter identifier
MQCFIF_OPERATOR DS F Operator identifier
MQCFIF_FILTERVALUE DS F Filter value
MQCFIF_LENGTH EQU *-MQCFIF Length of structure
MQCFIF_ORG ORG MQCFIF
MQCFIF_AREA DS CL(MQCFIF_LENGTH)
```

## Deklarace jazyka Visual Basic (pouze Windows )

```
Type MQCFIF
Type As Long ' Structure type
StrucLength As Long ' Structure length
Parameter As Long ' Parameter identifier
Operator As Long ' Operator identifier
FilterValue As Long ' Filter value
End Type

Global MQCFIF_DEFAULT As MQCFIF
```



## Deklarace jazyka RPG (pouze IBM i)

```
D* MQCFIF Structure
D*
D* Structure type
D FIFTYP          1      4I 0 INZ(3)
D* Structure length
D FIFLEN          5      8I 0 INZ(16)
D* Parameter identifier
D FIFPRM          9      12I 0 INZ(0)
D* Operator identifier
D FIFOP          13     16I 0 INZ(0)
D* Condition identifier
D FIFFV          17     20I 0 INZ(0)
D*
```

## MQCFIL-parametr seznamu celých čísel PCF

Struktura MQCFIL popisuje parametr cell-list ve zprávě, která je příkazem nebo odezvou na příkaz. V obou případech je název formátu v deskriptoru zpráv MQFMT\_ADMIN.

Strukturu MQCFIL lze také použít pro data zpráv definovaná uživatelem. V tomto případě je pole *Format* deskriptoru zpráv MQFMT\_PCF (viz [Deskriptor zpráv pro příkaz PCF](#)). Také v tomto případě, ne všechna pole ve struktuře jsou smysluplná. Dodané počáteční hodnoty lze použít pro většinu polí, ale aplikace musí nastavit hodnoty polí *StrucLength*, *Counta Values* na hodnoty odpovídající datům.

Struktura končí polem s proměnnou délkou na celá čísla; další podrobnosti naleznete v poli *Values* v následující sekci.

### Pole pro MQCFIL

#### **Type (MQLONG)**

Typ struktury.

To znamená, že struktura je struktura MQCFIL popisující parametr celočíselné hodnoty. Hodnota musí být:

#### **MQCFT\_INTEGER\_LIST**

Struktura definující celočíselný seznam.

#### **StrucLength (MQLONG)**

Délka struktury.

Jedná se o délku struktury MQCFIL v bajtech, včetně pole celých čísel na konci struktury (pole *Values*). Délka musí být násobkem čtyř a musí být dostatečná, aby mohla obsahovat pole; žádné bajty mezi koncem pole a délkou definované polem *StrucLength* nejsou významné.

Následující konstanta udává délku *pevné* části struktury, která je délkou bez pole *Values* :

#### **PEVNÁ DÉLKA\_OBJEKTU\_MQCFIL\_FIX\_FIXED**

Délka pevné části struktury parametru celého čísla formátu příkazu.

#### **Parameter (MQLONG)**

Identifikátor parametru.

Identifikuje parametr s hodnotami, které jsou obsaženy ve struktuře. Hodnoty, které se mohou vyskytnout v tomto poli, závisí na hodnotě pole *Command* ve struktuře MQCFH; podrobnosti viz [“Záhlaví MQCFH-PCF” na stránce 1830](#) .

Parametr je z následujících skupin parametrů:

- MQIA\_\*
- MQIAKF\_\*
- MQIAMO\*
- MQIACH\_\*

### Count (MQLONG)

Počet hodnot parametrů.

Jedná se o počet prvků v poli *Values* ; musí být nula nebo větší.

### Values (MQLONG x Count)

Hodnoty parametrů.

Jedná se o pole hodnot pro parametr identifikovaný polem *Parameter* . Například pro MQIACF\_Q\_ATTRS je toto pole seznamem selektorů atributů (hodnoty MQCA\_\* a MQIA\_\*\*).

Způsob, jakým je toto pole deklarováno, závisí na programovacím jazyce:

- V případě programovacího jazyka C je pole deklarováno jako pole s jedním prvkem. Úložiště pro strukturu musí být alokováno dynamicky a ukazatele použité k adresování polí v ní.
- Pro programovací jazyky v jazyku COBOL, PL/I, RPG a System/390 je pole v deklaraci struktury vynecháno. Je-li deklarována instance struktury, musíte zahrnout MQCFIL do větší struktury a deklarovat další pole následující za MQCFIL, aby reprezentovala pole *Values* podle potřeby.

### Deklarace jazyka C

```
typedef struct tagMQCFIL {
    MQLONG  Type;          /* Structure type */
    MQLONG  StrucLength;   /* Structure length */
    MQLONG  Parameter;     /* Parameter identifier */
    MQLONG  Count;        /* Count of parameter values */
    MQLONG  Values[1];    /* Parameter values - first element */
} MQCFIL;
```

### Deklarace jazyka COBOL

```
** MQCFIL structure
10 MQCFIL.
** Structure type
15 MQCFIL-TYPE PIC S9(9) BINARY.
** Structure length
15 MQCFIL-STRULENGTH PIC S9(9) BINARY.
** Parameter identifier
15 MQCFIL-PARAMETER PIC S9(9) BINARY.
** Count of parameter values
15 MQCFIL-COUNT PIC S9(9) BINARY.
```

### Deklarace jazyka PL/I (pouze z/OS)

```
dcl
1 MQCFIL based,
3 Type fixed bin(31), /* Structure type */
3 StrucLength fixed bin(31), /* Structure length */
3 Parameter fixed bin(31), /* Parameter identifier */
3 Count fixed bin(31); /* Count of parameter values */
```

### Deklarace jazyka assembler System/390 (pouze z/OS)

```
MQCFIL DSECT
MQCFIL_TYPE DS F Structure type
MQCFIL_STRULENGTH DS F Structure length
MQCFIL_PARAMETER DS F Parameter identifier
MQCFIL_COUNT DS F Count of parameter values
MQCFIL_LENGTH EQU *-MQCFIL Length of structure
MQCFIL_ORG ORG MQCFIL
MQCFIL_AREA DS CL(MQCFIL_LENGTH)
```

## Deklarace jazyka Visual Basic (pouze Windows )

```
Type MQCFIL
  Type As Long           ' Structure type
  StrucLength As Long    ' Structure length
  Parameter As Long      ' Parameter identifier
  Count As Long          ' Count of parameter values
End Type

Global MQCFIL_DEFAULT As MQCFIL
```

## Deklarace jazyka RPG (pouze IBM i )

```
D* MQCFIL Structure
D*
D* Structure type
D ILTYP                1          4I 0 INZ(5)
D* Structure length
D ILLEN                5          8I 0 INZ(16)
D* Parameter identifier
D ILPRM                9          12I 0 INZ(0)
D* Count of parameter values
D ILCNT                13         16I 0 INZ(0)
D*
```

## MQCFIN-Celočíselný parametr PCF

Struktura MQCFIN popisuje celočíselný parametr ve zprávě, která je příkazem nebo odezvou na příkaz. V obou případech je název formátu v deskriptoru zpráv MQFMT\_ADMIN.

Strukturu MQCFIN lze také použít pro data zpráv definovaná uživatelem. V tomto případě je pole *Format* deskriptoru zpráv MQFMT\_PCF (viz [Deskriptor zpráv pro příkaz PCF](#)). Také v tomto případě, ne všechna pole ve struktuře jsou smysluplná. Dodané počáteční hodnoty lze použít pro většinu polí, ale aplikace musí nastavit pole *Value* na hodnotu vhodnou pro data.

### Pole pro MQCFIN

#### **Type (MQLONG)**

Typ struktury.

To označuje, že struktura je struktura MQCFIN popisující celočíselný parametr. Hodnota musí být:

#### **MQCFT\_INTEGER**

Struktura definující celé číslo.

#### **StrucLength (MQLONG)**

Délka struktury.

Jedná se o délku struktury MQCFIN v bajtech. Hodnota musí být:

#### **MQCFIN\_STRUST\_LENGTH**

Délka celočíselné struktury parametru formátu příkazu.

#### **Parameter (MQLONG)**

Identifikátor parametru.

Identifikuje parametr s hodnotou, která je obsažena ve struktuře. Hodnoty, které se mohou vyskytnout v tomto poli, závisí na hodnotě pole *Command* ve struktuře MQCFH; podrobnosti viz [“Záhlaví MQCFH-PCF”](#) na stránce 1830 .

Parametr je z následujících skupin parametrů:

- MQIA\_\*
- MQIAKF\_\*
- MQIAMO \*

- MQIACH\_\*

### Value (MQLONG)

Hodnota parametru.

Jedná se o hodnotu parametru identifikovaného polem *Parameter*.

### Deklarace jazyka C

```
typedef struct tagMQCFIN {
    MQLONG Type; /* Structure type */
    MQLONG StrucLength; /* Structure length */
    MQLONG Parameter; /* Parameter identifier */
    MQLONG Value; /* Parameter value */
} MQCFIN;
```

### Deklarace jazyka COBOL

```
** MQCFIN structure
10 MQCFIN.
** Structure type
15 MQCFIN-TYPE PIC S9(9) BINARY.
** Structure length
15 MQCFIN-STRUCLength PIC S9(9) BINARY.
** Parameter identifier
15 MQCFIN-PARAMETER PIC S9(9) BINARY.
** Parameter value
15 MQCFIN-VALUE PIC S9(9) BINARY.
```

### Deklarace jazyka PL/I (pouze z/OS )

```
dcl
1 MQCFIN based,
3 Type fixed bin(31), /* Structure type */
3 StrucLength fixed bin(31), /* Structure length */
3 Parameter fixed bin(31), /* Parameter identifier */
3 Value fixed bin(31); /* Parameter value */
```

### Deklarace jazyka assembler System/390 (pouze z/OS )

```
MQCFIN DSECT
MQCFIN_TYPE DS F Structure type
MQCFIN_STRUCLength DS F Structure length
MQCFIN_PARAMETER DS F Parameter identifier
MQCFIN_VALUE DS F Parameter value
MQCFIN_LENGTH EQU *-MQCFIN Length of structure
ORG MQCFIN
MQCFIN_AREA DS CL(MQCFIN_LENGTH)
```

### Deklarace jazyka Visual Basic (pouze Windows )

```
Type MQCFIN
Type As Long ' Structure type
StrucLength As Long ' Structure length
Parameter As Long ' Parameter identifier
Value As Long ' Parameter value
End Type

Global MQCFIN_DEFAULT As MQCFIN
```

## Deklarace jazyka RPG (pouze IBM i)

```
D* MQCFIN Structure
D*
D* Structure type
D INTYP 1 4I 0 INZ(3)
D* Structure length
D INLEN 5 8I 0 INZ(16)
D* Parameter identifier
D INPRM 9 12I 0 INZ(0)
D* Parameter value
D INVAL 13 16I 0 INZ(0)
D*
```

## MQCFSF-parametr filtru řetězce PCF

Struktura MQCFSF popisuje parametr filtru řetězce. Název formátu v deskriptoru zprávy je MQFMT\_ADMIN.

Struktura MQCFSF se používá v příkazech pro zjišťování k poskytnutí podmínky filtru. Tato podmínka filtru se používá k filtrování výsledků příkazu Inquire a návrat na uživatele pouze ty objekty, které splňují podmínku filtru.



V systému z/OS je povolen pouze jeden parametr filtru. Je-li zadáno více parametrů MQCFIF, MQCFSF a MQCFBF nebo MQCFBF, příkaz PCF selže s chybou MQRCCF\_TOO\_MANY\_FILTERS (MQRCCF 3248).

Výsledky filtrování znakových řetězců na systémech založených na EBCDIC se mohou lišit od výsledků, kterých jste dosáhli na systémech založených na ASCII. Tento rozdíl spočívá v tom, že porovnání znakových řetězců je založeno na porovnávací posloupnosti interních vestavěných hodnot představujících znaky.

Je-li struktura MQCFSF přítomna, musí být pole Verze ve struktuře MQCFH na začátku PCF MQCFH\_VERSION\_3 nebo vyšší.

## Pole pro MQCFSF

### Type (MQLONG)

Typ struktury.

To znamená, že struktura je struktura MQCFSF popisující parametr filtru řetězce. Hodnota musí být:

#### **FILTR MQCFST\_STRING\_FILTER**

Struktura definující řetězcový filtr.

### StrucLength (MQLONG)

Délka struktury.

Jedná se o délku struktury MQCFSF v bajtech. Hodnota musí být:

#### **MQCFSF\_STRU\_LENGTH**

MQCFSF\_STRUC\_LENGTH je délka struktury MQCFSF (v bajtech), včetně řetězce na konci struktury (pole *FilterValue*). Délka musí být násobkem 4 a musí být dostatečná, aby mohla obsahovat řetězec. Bajty mezi koncem řetězce a délkou definovanou v poli *StrucLength* nejsou významné.

Následující konstanta udává délku *pevné* části struktury, která je délkou bez pole *FilterValue* :

#### **MQCFSF\_STRUC\_LENGTH\_FIXED**

Délka pevné části řetězce řetězce filtru formátu příkazu.

### Parameter (MQLONG)

Identifikátor parametru.

Identifikuje parametr, který má být filtrován. Hodnota tohoto identifikátoru závisí na parametru, na kterém se bude filtrovat. V tomto poli lze použít kterýkoli z parametrů, které lze použít v příkazu Inquire.

Parametr je z následujících skupin parametrů:

- MQCA\_\*
- MQCAF\_\*
- MQCAMO\_\*
- MQCACH\_\*

### **Operator (MQLONG)**

Identifikátor operátoru.

Označuje operátor, který se používá k vyhodnocení, zda parametr splňuje hodnotu filtru.

Možné hodnoty jsou:

#### **MQCFOP\_GREATER**

Větší než

#### **MQCFOP\_LESS**

Menší než

#### **MQCFOP\_EQUAL**

Rovná se

#### **MQCFOP\_NOT\_EQUAL**

Není rovno

#### **MQCFOP\_NOT\_LESS**

Větší nebo rovno

#### **MQCFOP\_NOT\_GREATER**

Menší nebo rovno

#### **MQCFOP\_LIKE**

Shoda s generickým řetězcem

#### **MQCFOP\_NOT\_LIKE**

Neshoduje se s generickým řetězcem

#### **MQCFOP\_CONTAINS**

Obsahuje zadaný řetězec. Při filtrování v seznamu řetězců použijte MQCFOP\_CONTAINS.

#### **MQCFOP\_EXCLUDES**

Neobsahuje zadaný řetězec. Při filtrování v seznamech řetězců použijte MQCFOP\_EXCLUDES.

#### **MQCFOP\_CONTAINS\_GEN**

Obsahuje položku, která odpovídá generickému řetězci. Při filtrování v seznamech řetězců použijte MQCFOP\_CONTAINS\_GEN.

#### **MQCFOP\_EXCLUDES\_GEN**

Neobsahuje žádnou položku, která odpovídá generickému řetězci. Při filtrování v seznamu řetězců použijte funkci MQCFOP\_EXCLUDES\_GEN.

Podrobnosti o tom, které operátory lze použít za jakých okolností, najdete v popisu *FilterValue*.

### **CodedCharSetId (MQLONG)**

Identifikátor kódované znakové sady.

Tato hodnota určuje identifikátor kódované znakové sady pro data v poli *FilterValue*. Je možné použít následující speciální hodnotu:

#### **MQCCSI\_DEFAULT**


Výchozí identifikátor znakové sady.

Řetězcová data jsou ve znakové sadě definované v poli *CodedCharSetId* ve struktuře záhlaví MQ, která je předchází struktuře MQCFH, nebo pole *CodedCharSetId* v MQMD, pokud se struktura MQCFH nachází na začátku zprávy.

### **FilterValueLength (MQLONG)**

Délka řetězce hodnoty filtru.

Toto je délka dat v poli *FilterValue* v bajtech. Tento parametr musí být nula nebo větší a nemusí být násobkem 4.

**Poznámka:**  V systému z/OS je pro hodnotu filtru klauzule MQSC **WHERE** omezena hodnota filtru 256 znaků. Tento limit není používán pro jiné platformy.

### ***FilterValue* (MQCHAR x *FilterValueLength*)**

Hodnota filtru.

Tato hodnota určuje hodnotu filtru, která musí být splněna. V závislosti na parametru může být hodnota a povolené operátory:

- Explicitní řetězcová hodnota.

Můžete použít pouze následující operátory:

- MQCFOP\_GREATER
- MQCFOP\_LESS
- MQCFOP\_EQUAL
- MQCFOP\_NOT\_EQUAL
- MQCFOP\_NOT\_GREATER
- MQCFOP\_NOT\_LESS

- Generická hodnota řetězce. Toto pole je znakový řetězec s hvězdičkou na konci, například ABC\*. Operátor musí být buď MQCFOP\_LIKE, nebo MQCFOP\_NOT\_LIKE. Znaky musí být platné pro atribut, který testujete. Je-li operátor MQCFOP\_LIKE, vypíše se všechny položky, ve kterých hodnota atributu začíná řetězcem (ABC v uvedeném příkladu). Je-li operátor MQCFOP\_NOT\_LIKE, jsou v seznamu uvedeny všechny položky, u nichž hodnota atributu nezačíná řetězcem.

- Pokud má parametr seznam řetězcových hodnot, operátor může být:

- MQCFOP\_CONTAINS
- MQCFOP\_EXCLUDES
- MQCFOP\_CONTAINS\_GEN
- MQCFOP\_EXCLUDES\_GEN

Položka v seznamu hodnot. Hodnota může být explicitní nebo generická. Je-li explicitní, použijte jako operátor MQCFOP\_CONTAINS nebo MQCFOP\_EXCLUDES. Je-li například hodnota DEF zadána s operátorem MQCFOP\_CONTAINS, všechny položky, ve kterých je jedna z hodnot atributu DEF, jsou vypsány. Je-li generický, použijte jako operátor MQCFOP\_CONTAINS\_GEN nebo MQCFOP\_EXCLUDES\_GEN. Je-li zadáno ABC\* s operátorem MQCFOP\_CONTAINS\_GEN, jsou vypsány všechny položky, kde jedna z hodnot atributu začíná řetězcem ABC.

### **Poznámka:**

1. Je-li zadaný řetězec kratší než standardní délka parametru ve zprávách příkazu MQFMT\_ADMIN, jsou vynechané znaky považovány za prázdné. Je-li zadaný řetězec delší než standardní délka, jedná se o chybu.
2. Když správce front přečte strukturu MQCFSF ve zprávě MQFMT\_ADMIN z vstupní fronty příkazů, správce front zpracuje řetězec tak, jako kdyby byl zadán při volání MQI. Toto zpracování znamená, že v rámci řetězce jsou první hodnoty null a znaky následující za ním (až do konce řetězce) považovány za prázdné znaky.
3. V systému z/OS je pro hodnotu filtru klauzule MQSC **WHERE** omezena hodnota filtru 256 znaků. Tento limit není používán pro jiné platformy.

Hodnota filtru musí být platná hodnota pro testovaný parametr.

### **Deklarace jazyka C**

```
typedef struct tagMQCFSF {
```

```

MQLONG Type;          /* Structure type */
MQLONG StructLength; /* Structure length */
MQLONG Parameter;    /* Parameter identifier */
MQLONG Operator;     /* Operator identifier */
MQLONG CodedCharSetId; /* Coded character set identifier */
MQLONG FilterValueLength /* Filtervalue length */
MQCHAR[1] FilterValue; /* Filter value */
} MQCFSF;

```

## Deklarace jazyka COBOL

```

**      MQCFSF structure
10      MQCFSF.
**      Structure type
15      MQCFSF-TYPE          PIC S9(9) BINARY.
**      Structure length
15      MQCFSF-STRULENGTH PIC S9(9) BINARY.
**      Parameter identifier
15      MQCFSF-PARAMETER   PIC S9(9) BINARY.
**      Operator identifier
15      MQCFSF-OPERATOR PIC S9(9) BINARY.
**      Coded character set identifier
15      MQCFSF-CODEDCHARSETID PIC S9(9) BINARY.
**      Filter value length
15      MQCFSF-FILTERVALUE PIC S9(9) BINARY.

```

## Deklarace jazyka PL/I (pouze z/OS )

```

dcl
1 MQCFSF based,
3 Type          fixed bin(31), /* Structure type */
3 StructLength fixed bin(31), /* Structure length */
3 Parameter     fixed bin(31), /* Parameter identifier */
3 Operator      fixed bin(31) /* Operator identifier */
3 CodedCharSetId fixed bin(31) /* Coded character set identifier */
3 FilterValueLength fixed bin(31); /* Filter value length */

```

## Deklarace jazyka assembler System/390 (pouze z/OS )

MQCFSF	DSECT	
MQCFSF_TYPE	DS	F Structure type
MQCFSF_STRULENGTH	DS	F Structure length
MQCFSF_PARAMETER	DS	F Parameter identifier
MQCFSF_OPERATOR	DS	F Operator identifier
MQCFSF_CODEDCHARSETID	DS	F Coded character set identifier
MQCFSF_FILTERVALUELENGTH	DS	F Filter value length
MQCFSF_LENGTH	EQU	*-MQCFSF Length of structure
	ORG	MQCFSF
MQCFSF_AREA	DS	CL(MQCFSF_LENGTH)

## Deklarace jazyka Visual Basic (pouze Windows )

```

Type MQCFSF
Type As Long      ' Structure type
StructLength As Long ' Structure length
Parameter As Long ' Parameter identifier
Operator As Long  ' Operator identifier
CodedCharSetId As Long ' Coded character set identifier
FilterValueLength As Long ' Operator identifier
FilterValue As String*1 ' Condition value -- first character
End Type

Global MQCFSF_DEFAULT As MQCFSF

```



## Deklarace jazyka RPG (pouze IBM i)

```
D* MQCFSS Structure
D*
D* Structure type
D FISTYP          1      4I 0 INZ(3)
D* Structure length
D FSFLEN          5      8I 0 INZ(16)
D* Parameter identifier
D FSFPRM          9     12I 0 INZ(0)
D* Reserved field
D FSFRSV         13     16I 0 INZ(0)
D* Parameter value
D FSFVAL         17      16
D* Structure type
D FSFTYP         17     20I 0
D* Structure length
D FSFLEN         21     24I 0
D* Parameter value
D FSFPRM         25     28I 0
D* Operator identifier
D FSFOP          29     32I 0
D* Coded character set identifier
D FSFCSI         33     36I 0
D* Length of condition
D FSFFVL         37     40 0
D* Condition value -- first character
D FSFFV          41      41
D*
```

## MQCFSL-parametr seznamu řetězců PCF

Struktura MQCFSL popisuje parametr řetězcového seznamu ve zprávě, která je příkazem nebo odezvou na příkaz. V obou případech je název formátu v deskriptoru zpráv MQFMT\_ADMIN.

Strukturu MQCFSL lze také použít pro data zpráv definovaná uživatelem. V tomto případě je pole *Format* deskriptoru zpráv MQFMT\_PCF (viz [Deskriptor zpráv pro příkaz PCF](#)). Také v tomto případě, ne všechna pole ve struktuře jsou smysluplná. Dodané počáteční hodnoty lze použít pro většinu polí, ale aplikace musí nastavit hodnoty polí *StrucLength*, *Count*, *StringLength* a *Strings* na hodnoty odpovídající datům.

Struktura končí polem znakových řetězců s proměnnou délkou. Další podrobnosti naleznete v části s polem *Strings*.

Další informace o tom, jak používat strukturu, najdete v tématu [“Poznámky k použití” na stránce 1829](#).

## Pole pro MQCFSL

### Type (MQLONG)

Typ struktury.

To znamená, že struktura je struktura MQCFSL popisující parametr seznam-řetězců. Hodnota musí být:

#### SEZNAM\_NÁZVŮ\_MQCFT\_LIST

Struktura definující seznam řetězců.

### StrucLength (MQLONG)

Délka struktury.

Jedná se o délku struktury MQCFSL v bajtech, včetně dat na konci struktury (pole *Strings*). Délka musí být násobkem čtyř a musí být dostatečná, aby obsála všechny řetězce; všechny bajty mezi koncem řetězce a délkou definované v poli *StrucLength* nejsou významné.

Následující konstanta udává délku *pevné* části struktury, která je délkou bez pole *Strings* :

#### PEVNÁ DÉLKA\_STRUKTURA\_MQCFSL\_STRUCT

Délka pevné části struktury parametru řetězce formátu příkazu-string.

### Parameter (MQLONG)

Identifikátor parametru.

Identifikuje parametr s hodnotami, které jsou obsaženy ve struktuře. Hodnoty, které se mohou vyskytnout v tomto poli, závisí na hodnotě pole *Command* ve struktuře MQCFH; podrobnosti viz [“Záhlaví MQCFH-PCF” na stránce 1830](#).

Parametr je z následujících skupin parametrů:

- MQCA\_\*
- MQCAF\_\*
- MQCAMO\_\*
- MQCACH\_\*

### **CodedCharSetId (MQLONG)**

Identifikátor kódované znakové sady.

Tato hodnota určuje identifikátor kódované znakové sady pro data v poli *Strings*. Je možné použít následující speciální hodnotu:

#### **MQCCSI\_DEFAULT**

Výchozí identifikátor znakové sady.

Řetězcová data jsou ve znakové sadě definované v poli *CodedCharSetId* ve struktuře záhlaví MQ, která je *předchází* struktuře MQCFH, nebo pole *CodedCharSetId* v MQMD, pokud se struktura MQCFH nachází na začátku zprávy.

### **Count (MQLONG)**

Počet hodnot parametrů.

Jedná se o počet řetězců přítomných v poli *Strings*; musí být nula nebo větší.

### **StringLength (MQLONG)**

Délka jednoho řetězce.

Toto je délka jedné hodnoty parametru v bajtech, to je délka jednoho řetězce v poli *Strings*; všechny řetězce jsou touto délkou. Délka musí být nula nebo větší a nesmí být násobkem čtyř.

### **Strings (MQCHAR x StringLength x Count)**

Řetězcové hodnoty.

Jedná se o sadu řetězcových hodnot pro parametr identifikovaný polem *Parameter*. Počet řetězců je uveden v poli *Count* a délka každého řetězce je dána polem *StringLength*. Řetězce jsou zřetěžené, bez vynechaných bajtů mezi sousedními řetězci. Celková délka řetězců je délka jednoho řetězce vynásobená počtem přítomných řetězců (to znamená,  $StringLength \times Count$ )

- Je-li v příkazu MQFMT\_ADMIN zadaný řetězec kratší než standardní délka parametru, jsou vynechané znaky považovány za prázdné znaky. Je-li zadaný řetězec delší než standardní délka, jedná se o chybu.
- Ve zprávách odezvy MQFMT\_ADMIN mohou být parametry řetězce vráceny doplněné mezerami na standardní délku daného parametru.
- Ve zprávách MQFMT\_EVENT mohou být koncové mezery vynechány z řetězcových parametrů (to znamená, že řetězec může být kratší než standardní délka parametru).

Ve všech případech udává *StringLength* délku řetězce přítomnou ve zprávě.

Řetězce mohou obsahovat jakékoli znaky, které jsou ve znakové sadě definované *CodedCharSetId* které jsou platné pro parametr, který je identifikován *Parameter*.

**Poznámka:** Když správce front přečte strukturu MQCFSL ve zprávě MQFMT\_ADMIN z vstupní fronty příkazů, správce front zpracuje všechny řetězce v seznamu tak, jako by byl zadán při volání MQI. Toto zpracování znamená, že v každém řetězci, první null a znaky následující za ním (až do konce řetězce) se zachází jako s mezerami.

V odezvách a ve všech ostatních případech se s nulovým znakem v řetězci zachází jako s normálními daty a nejedná se o oddělovač řetězce. Tato léčba znamená, že když přijímající aplikace přečte zprávu

MQFMT\_PCF, MQFMT\_EVENT nebo zprávu MQFMT\_ADMIN, přijímající aplikace přijme všechna data specifikovaná odesílající aplikací.

Způsob, jakým je toto pole deklarováno, závisí na programovacím jazyce:

- V případě programovacího jazyka C je pole deklarováno jako pole s jedním prvkem. Úložiště pro strukturu musí být alokováno dynamicky a ukazatele použité k adresování polí v ní.
- Pro programovací jazyky v jazyku COBOL, PL/I, RPG a System/390 je pole v deklaraci struktury vynecháno. Je-li deklarována instance struktury, musíte zahrnout MQCFSL do větší struktury a deklarovat další pole následující za MQCFSL, aby reprezentovala pole *Strings* podle potřeby.

## Deklarace jazyka C

```
typedef struct tagMQCFSL {
    MQLONG   Type;           /* Structure type */
    MQLONG   StrucLength;    /* Structure length */
    MQLONG   Parameter;     /* Parameter identifier */
    MQLONG   CodedCharSetId; /* Coded character set identifier */
    MQLONG   Count;         /* Count of parameter values */
    MQLONG   StringLength;  /* Length of one string */
    MQCHAR   Strings[1];    /* String values - first
                           character */
} MQCFSL;
```

## Deklarace jazyka COBOL

```
** MQCFSL structure
10 MQCFSL.
** Structure type
15 MQCFSL-TYPE PIC S9(9) BINARY.
** Structure length
15 MQCFSL-STRUCLength PIC S9(9) BINARY.
** Parameter identifier
15 MQCFSL-PARAMETER PIC S9(9) BINARY.
** Coded character set identifier
15 MQCFSL-CODEDCHARSETID PIC S9(9) BINARY.
** Count of parameter values
15 MQCFSL-COUNT PIC S9(9) BINARY.
** Length of one string
15 MQCFSL-STRINGLENGTH PIC S9(9) BINARY.
```

## Deklarace jazyka PL/I (pouze z/OS )

```
dcl
1 MQCFSL based,
3 Type fixed bin(31), /* Structure type */
3 StrucLength fixed bin(31), /* Structure length */
3 Parameter fixed bin(31), /* Parameter identifier */
3 CodedCharSetId fixed bin(31), /* Coded character set identifier */
3 Count fixed bin(31), /* Count of parameter values */
3 StringLength fixed bin(31); /* Length of one string */
```

## Deklarace jazyka assembler System/390 (pouze z/OS )

```
MQCFSL DSECT
MQCFSL_TYPE DS F Structure type
MQCFSL_STRUCLength DS F Structure length
MQCFSL_PARAMETER DS F Parameter identifier
MQCFSL_CODEDCHARSETID DS F Coded character set
* identifier
MQCFSL_COUNT DS F Count of parameter values
MQCFSL_STRINGLENGTH DS F Length of one string
MQCFSL_LENGTH EQU *-MQCFSL Length of structure
ORG MQCFSL
MQCFSL_AREA DS CL(MQCFSL_LENGTH)
```

## Deklarace jazyka Visual Basic (pouze Windows )

```
Type MQCFSL
  Type As Long           ' Structure type
  StrucLength As Long    ' Structure length
  Parameter As Long      ' Parameter identifier
  CodedCharSetId As Long ' Coded character set identifier
  Count As Long          ' Count of parameter values
  StringLength As Long   ' Length of one string
End Type

Global MQCFSL_DEFAULT As MQCFSL
```

## Deklarace jazyka RPG (pouze IBM i )

```
D* MQCFSL Structure
D*
D* Structure type
D SLTYP           1      4I 0 INZ(6)
D* Structure length
D SLEN           5      8I 0 INZ(24)
D* Parameter identifier
D SLPRM          9     12I 0 INZ(0)
D* Coded character set identifier
D SLCSI         13     16I 0 INZ(0)
D* Count of parameter values
D SLCNT         17     20I 0 INZ(0)
D* Length of one string
D SLSTL        21     24I 0 INZ(0)
```

## MQCFST-parametr řetězce PCF

Struktura MQCFST popisuje řetězcový parametr ve zprávě, která je příkazovým příkazem nebo odezvou na příkaz. V obou případech je název formátu v deskriptoru zpráv MQFMT\_ADMIN.

Strukturu MQCFST lze také použít pro data zpráv definovaná uživatelem. V tomto případě je pole *Format* deskriptoru zpráv MQFMT\_PCF (viz [Deskriptor zpráv pro příkaz PCF](#)). Také v tomto případě, ne všechna pole ve struktuře jsou smysluplná. Dodané počáteční hodnoty lze použít pro většinu polí, ale aplikace musí nastavit hodnoty polí *StrucLength*, *StringLength* a *String* na hodnoty odpovídající datům.

Struktura končí řetězcem znaků proměnlivé délky; další podrobnosti naleznete v sekci pole *String*.

Další informace o tom, jak používat strukturu, najdete v tématu [“Poznámky k použití”](#) na stránce 1829.

## Pole pro MQCFST

### Type (MQLONG)

Typ struktury.

To znamená, že struktura je struktura MQCFST popisující řetězcový parametr. Hodnota musí být:

#### **ŘETĚZEC MQCFST\_STRING**

Struktura definující řetězec.

### *StrucLength* (MQLONG)

Délka struktury.

Jedná se o délku struktury MQCFST v bajtech, včetně řetězce na konci struktury (pole *String*). Délka musí být násobkem čtyř a musí být dostatečná, aby obsahovala řetězec; žádné bajty mezi koncem řetězce a délkou definovanou v poli *StrucLength* nejsou významné.

Následující konstanta udává délku *pevné* části struktury, která je délkou bez pole *String*:

#### **MQCFST\_STRUC\_LENGTH\_FIXED**

Délka pevné části struktury parametru řetězce formátu příkazu.

### *Parameter* (MQLONG)

Identifikátor parametru.

Identifikuje parametr s hodnotou, která je obsažena ve struktuře. Hodnoty, které se mohou vyskytnout v tomto poli, závisí na hodnotě pole *Command* ve struktuře MQCFH; podrobnosti viz [“Záhlaví MQCFH-PCF”](#) na stránce 1830 .

Parametr je z následujících skupin parametrů:

- MQCA\_\*
- MQCAF\_\*
- MQCAMO\_\*
- MQCACH\_\*

### **CodedCharSetId (MQLONG)**

Identifikátor kódované znakové sady.

Tato hodnota určuje identifikátor kódované znakové sady pro data v poli *String* . Je možné použít následující speciální hodnotu:

#### **MQCCSI\_DEFAULT**

Výchozí identifikátor znakové sady.

Řetězcová data jsou ve znakové sadě definované v poli *CodedCharSetId* ve struktuře záhlaví MQ , která je *předchází* struktuře MQCFH, nebo pole *CodedCharSetId* v MQMD, pokud se struktura MQCFH nachází na začátku zprávy.

### **StringLength (MQLONG)**

Délka řetězce.

Toto je délka dat v poli *String* v bajtech; musí být nula nebo větší. Tato délka nemusí být násobkem čtyř.

### **String (MQCHAR x StringLength)**

Řetězcová hodnota.

Jedná se o hodnotu parametru identifikovaného polem *Parameter* :

- Je-li v příkazu MQFMT\_ADMIN zadaný řetězec kratší než standardní délka parametru, jsou vynechané znaky považovány za prázdné znaky. Je-li zadaný řetězec delší než standardní délka, jedná se o chybu.
- Ve zprávách odezvy MQFMT\_ADMIN mohou být parametry řetězce vráceny doplněné mezerami na standardní délku daného parametru.
- Ve zprávách MQFMT\_EVENT mohou být koncové mezery vynechány z řetězcových parametrů (to znamená, že řetězec může být kratší než standardní délka parametru).

Hodnota *StringLength* závisí na tom, zda je-li zadaný řetězec kratší než standardní délka, do řetězce byly přidány výplně mezery. Je-li tomu tak, hodnota *StringLength* je součet skutečné délky řetězce plus doplněných mezer.

Řetězec může obsahovat jakékoli znaky, které jsou ve znakové sadě definované *CodedCharSetId*a které jsou platné pro parametr, který je identifikován *Parameter* .

**Poznámka:** Když správce front přečte strukturu MQCFST ve zprávě MQFMT\_ADMIN z vstupní fronty příkazů, správce front zpracuje řetězec tak, jako kdyby byl zadán při volání MQI. Toto zpracování znamená, že v rámci řetězce jsou první hodnoty null a znaky následující za ním (až do konce řetězce) považovány za prázdné znaky.

V odezvách a ve všech ostatních případech se s nulovým znakem v řetězci zachází jako s normálními daty a nejedná se o oddělovač řetězce. Tato léčba znamená, že když přijímající aplikace přečte zprávu MQFMT\_PCF, MQFMT\_EVENT nebo zprávu MQFMT\_ADMIN, přijímající aplikace přijme všechna data specifikovaná odesílající aplikací.

Způsob, jakým je toto pole deklarováno, závisí na programovacím jazyce:

- V případě programovacího jazyka C je pole deklarováno jako pole s jedním prvkem. Úložiště pro strukturu musí být alokováno dynamicky a ukazatele použité k adresování polí v ní.

- Pro programovací jazyky v jazyku COBOL, PL/I a System/390 je pole v deklaraci struktury vynecháno. Je-li deklarována instance struktury, musí uživatel zahrnout MQCFST do větší struktury a deklarovat další pole nebo další pole následující za MQCFST, aby reprezentovala pole *String* podle potřeby.

## Deklarace jazyka C

```
typedef struct tagMQCFST {
    MQLONG  Type;          /* Structure type */
    MQLONG  StrucLength;   /* Structure length */
    MQLONG  Parameter;     /* Parameter identifier */
    MQLONG  CodedCharSetId; /* Coded character set identifier */
    MQLONG  StringLength;  /* Length of string */
    MQCHAR  String[1];    /* String value - first
                           character */
} MQCFST;
```

## Deklarace jazyka COBOL

```
**      MQCFST structure
10 MQCFST.
**      Structure type
15 MQCFST-TYPE          PIC S9(9) BINARY.
**      Structure length
15 MQCFST-STRUCLNGTH   PIC S9(9) BINARY.
**      Parameter identifier
15 MQCFST-PARAMETER    PIC S9(9) BINARY.
**      Coded character set identifier
15 MQCFST-CODEDCHARSETID PIC S9(9) BINARY.
**      Length of string
15 MQCFST-STRINGLENGTH PIC S9(9) BINARY.
```

## Deklarace jazyka PL/I (pouze z/OS )

```
dcl
1 MQCFST based,
3 Type          fixed bin(31), /* Structure type */
3 StrucLength   fixed bin(31), /* Structure length */
3 Parameter     fixed bin(31), /* Parameter identifier */
3 CodedCharSetId fixed bin(31), /* Coded character set identifier */
3 StringLength  fixed bin(31); /* Length of string */
```

## Deklarace jazyka assembler System/390 (pouze z/OS )

```
MQCFST          DSECT
MQCFST_TYPE     DS    F      Structure type
MQCFST_STRUCLNGTH DS    F      Structure length
MQCFST_PARAMETER DS    F      Parameter identifier
MQCFST_CODEDCHARSETID DS    F      Coded character set
*              identifier
MQCFST_STRINGLENGTH DS    F      Length of string
MQCFST_LENGTH   EQU    *-MQCFST Length of structure
MQCFST          ORG    MQCFST
MQCFST_AREA     DS    CL(MQCFST_LENGTH)
```

## Deklarace jazyka Visual Basic (pouze Windows )

```
Type MQCFST
    Type As Long          ' Structure type
    StrucLength As Long   ' Structure length
    Parameter As Long     ' Parameter identifier
    CodedCharSetId As Long ' Coded character set identifier
    StringLength As Long  ' Length of string
End Type
```

## Deklarace jazyka RPG (pouze IBM i)

```

D* MQCFST Structure
D*
D* Structure type
D STTYP          1      4I 0 INZ(4)
D* Structure length
D STLEN         5      8I 0 INZ(20)
D* Parameter identifier
D STPRM         9      12I 0 INZ(0)
D* Coded character set identifier
D STCSI        13      16I 0 INZ(0)
D* Length of string
D STSTL        17      20I 0 INZ(0)
D*

```

## Příklad příkazu PCF

Kompilovaný program, který je napsán v jazyce C, v příkladu používá IBM MQ for Windows. Rozvodí výchozího správce front o podmnožině atributů pro všechny lokální fronty, které jsou pro ni definovány. Pak vytvoří výstupní soubor, SAVEQMGR.TST, v adresáři, ze kterého byl spuštěn pro použití s RUNMQSC.

## Zjistit atributy lokální fronty

Následující část obsahuje příklad, jak lze v programu použít Programovatelné příkazové formáty pro administraci front produktu IBM MQ .

Program je uveden jako příklad použití PCFs a byl omezen na jednoduchý případ. Tento program je nejvíce používán jako příklad, pokud zvažujete použití PCFs pro správu prostředí IBM MQ .

## Výpis programu

```

/*=====*/
/*
/* This is a program to inquire of the default queue manager about the
/* local queues defined to it.
/*
/* The program takes this information and appends it to a file
/* SAVEQMGR.TST which is of a format suitable for RUNMQSC. It could,
/* therefore, be used to recreate or clone a queue manager.
/*
/* It is offered as an example of using Programmable Command Formats (PCFs)
/* as a method for administering a queue manager.
/*
/*
/*=====*/

/* Include standard libraries */
#include <memory.h>
#include <stdio.h>

/* Include MQSeries headers */
#include <cmqc.h>
#include <cmqcfh.h>
#include <cmqxc.h>

typedef struct LocalQParms {
    MQCHAR48    QName;
    MQLONG     QType;
    MQCHAR64    QDesc;
    MQLONG     InhibitPut;
    MQLONG     DefPriority;
    MQLONG     DefPersistence;
    MQLONG     InhibitGet;
    MQCHAR48    ProcessName;
    MQLONG     MaxQDepth;
    MQLONG     MaxMsgLength;
    MQLONG     BackoutThreshold;

```

```

MQCHAR48    BackoutReqQName;
MQLONG      Shareability;
MQLONG      DefInputOpenOption;
MQLONG      HardenGetBackout;
MQLONG      MsgDeliverySequence;
MQLONG      RetentionInterval;
MQLONG      DefinitionType;
MQLONG      Usage;
MQLONG      OpenInputCount;
MQLONG      OpenOutputCount;
MQLONG      CurrentQDepth;
MQCHAR12    CreationDate;
MQCHAR8     CreationTime;
MQCHAR48    InitiationQName;
MQLONG      TriggerControl;
MQLONG      TriggerType;
MQLONG      TriggerMsgPriority;
MQLONG      TriggerDepth;
MQCHAR64    TriggerData;
MQLONG      Scope;
MQLONG      QDepthHighLimit;
MQLONG      QDepthLowLimit;
MQLONG      QDepthMaxEvent;
MQLONG      QDepthHighEvent;
MQLONG      QDepthLowEvent;
MQLONG      QServiceInterval;
MQLONG      QServiceIntervalEvent;
} LocalQParms;

MQOD  ObjDesc = { MQOD_DEFAULT };
MQMD  md       = { MQMD_DEFAULT };
MQPMO pmo     = { MQPMO_DEFAULT };
MQGMO gmo     = { MQGMO_DEFAULT };

void ProcessStringParm( MQCFST *pPCFString, LocalQParms *DefnLQ );
void ProcessIntegerParm( MQCFIN *pPCFInteger, LocalQParms *DefnLQ );
void AddToFileQLOCAL( LocalQParms DefnLQ );
void MQParmCpy( char *target, char *source, int length );

void PutMsg( MQHCONN  hConn      /* Connection to queue manager          */
, MQCHAR8    MsgFormat /* Format of user data to be put in msg */
, MQHOBJS    hQName      /* handle of queue to put the message to */
, MQCHAR48   QName      /* name of queue to put the message to */
, MQBYTE     *UserMsg    /* The user data to be put in the message */
, MQLONG     UserMsgLen /* */
);

void GetMsg( MQHCONN  hConn      /* handle of queue manager          */
, MQLONG     MQParm    /* Options to specify nature of get */
, MQHOBJS    hQName      /* handle of queue to read from */
, MQBYTE     *UserMsg    /* Input/Output buffer containing msg */
, MQLONG     ReadBufferLen /* Length of supplied buffer */
);
MQHOBJS OpenQ( MQHCONN  hConn
, MQCHAR48   QName
, MQLONG     OpenOpts
);

int main( int argc, char *argv[] )
{
MQCHAR48    QMgrName;          /* Name of connected queue mgr */
MQHCONN     hConn;            /* handle to connected queue mgr */
MQOD        ObjDesc;         /* */
MQLONG      OpenOpts;        /* */
MQLONG      CompCode;        /* MQ API completion code */
MQLONG      Reason;          /* Reason qualifying CompCode */
MQHOBJS     hAdminQ;         /* handle to output queue */
MQHOBJS     hReplyQ;         /* handle to input queue */
MQLONG      AdminMsgLen;     /* Length of user message buffer */
MQBYTE      *pAdminMsg;      /* Ptr to outbound data buffer */
MQCFH       *pPCFHeader;     /* Ptr to PCF header structure */
MQCFST      *pPCFString;     /* Ptr to PCF string parm block */
MQCFIN      *pPCFInteger;    /* Ptr to PCF integer parm block */
MQLONG      *pPCFType;       /* Type field of PCF message parm */
LocalQParms DefnLQ;         /* */
char         ErrorReport[40]; /* */
}

```



```

MQCHAR8          MsgFormat;          /* Format of inbound message */
short            Index;              /* Loop counter */

/* Connect to default queue manager */
QMgrName[0] = '\0';                 /* set to null default QM */
if ( argc > 1 )
    strcpy(QMgrName, argv[1]);

MQCONN( QMgrName                    /* use default queue manager */
        , &hConn                    /* queue manager handle */
        , &CompCode                 /* Completion code */
        , &Reason                   /* Reason qualifying CompCode */
        );

if ( CompCode != MQCC_OK ) {
    printf( "MQCONN failed for %s, CC=%d RC=%d\n"
           , QMgrName
           , CompCode
           , Reason
           );
    exit( -1 );
} /* endif */

/* Open all the required queues */
hAdminQ = OpenQ( hConn, "SYSTEM.ADMIN.COMMAND.QUEUE\0", MQOO_OUTPUT );

hReplyQ = OpenQ( hConn, "SAVEQMGR.REPLY.QUEUE\0", MQOO_INPUT_EXCLUSIVE );

/* ***** */
/* Put a message to the SYSTEM.ADMIN.COMMAND.QUEUE to inquire all
/* the local queues defined on the queue manager.
/*
/* The request consists of a Request Header and a parameter block
/* used to specify the generic search. The header and the parameter
/* block follow each other in a contiguous buffer which is pointed
/* to by the variable pAdminMsg. This entire buffer is then put to
/* the queue.
/*
/* The command server, (use STRMQCSV to start it), processes the
/* SYSTEM.ADMIN.COMMAND.QUEUE and puts a reply on the application
/* ReplyToQ for each defined queue.
/* ***** */

/* Set the length for the message buffer */
AdminMsgLen = MQCFH_STRUC_LENGTH
             + MQCFST_STRUC_LENGTH_FIXED + MQ_Q_NAME_LENGTH
             + MQCFIN_STRUC_LENGTH
             ;

/* ----- */
/* Set pointers to message data buffers
/*
/* pAdminMsg points to the start of the message buffer
/*
/* pPCFHeader also points to the start of the message buffer. It is
/* used to indicate the type of command we wish to execute and the
/* number of parameter blocks following in the message buffer.
/*
/* pPCFString points into the message buffer immediately after the
/* header and is used to map the following bytes onto a PCF string
/* parameter block. In this case the string is used to indicate the
/* name of the queue we want details about, * indicating all queues.
/*
/* pPCFInteger points into the message buffer immediately after the
/* string block described above. It is used to map the following
/* bytes onto a PCF integer parameter block. This block indicates
/* the type of queue we wish to receive details about, thereby
/* qualifying the generic search set up by passing the previous
/* string parameter.
/*
/* Note that this example is a generic search for all attributes of
/* all local queues known to the queue manager. By using different,
/* or more, parameter blocks in the request header it is possible
/* to narrow the search.
/* ----- */

pAdminMsg = (MQBYTE *)malloc( AdminMsgLen );

pPCFHeader = (MQCFH *)pAdminMsg;

pPCFString = (MQCFST *) (pAdminMsg
                        + MQCFH_STRUC_LENGTH

```

```

    );

pPCFInteger = (MQCFIN *) ( pAdminMsg
    + MQCFH_STRUC_LENGTH
    + MQCFST_STRUC_LENGTH_FIXED + MQ_Q_NAME_LENGTH
);

/* Setup request header */
pPCFHeader->Type = MQCFT_COMMAND;
pPCFHeader->StrucLength = MQCFH_STRUC_LENGTH;
pPCFHeader->Version = MQCFH_VERSION_1;
pPCFHeader->Command = MQCMD_INQUIRE_Q;
pPCFHeader->MsgSeqNumber = MQCFC_LAST;
pPCFHeader->Control = MQCFC_LAST;
pPCFHeader->ParameterCount = 2;

/* Setup parameter block */
pPCFString->Type = MQCFT_STRING;
pPCFString->StrucLength = MQCFST_STRUC_LENGTH_FIXED + MQ_Q_NAME_LENGTH;
pPCFString->Parameter = MQCA_Q_NAME;
pPCFString->CodedCharSetId = MQCCSI_DEFAULT;
pPCFString->StringLength = MQ_Q_NAME_LENGTH;
memset( pPCFString->String, ' ', MQ_Q_NAME_LENGTH );
memcpy( pPCFString->String, "*", 1 );

/* Setup parameter block */
pPCFInteger->Type = MQCFT_INTEGER;
pPCFInteger->StrucLength = MQCFIN_STRUC_LENGTH;
pPCFInteger->Parameter = MQIA_Q_TYPE;
pPCFInteger->Value = MQQT_LOCAL;

PutMsg( hConn /* Queue manager handle */
, MQFMT_ADMIN /* Format of message */
, hAdminQ /* Handle of command queue */
, "SAVEQMR.REPLY.QUEUE\0" /* reply to queue */
, (MQBYTE *)pAdminMsg /* Data part of message to put */
, AdminMsgLen
);

free( pAdminMsg );

/* ***** */
/* Get and process the replies received from the command server onto */
/* the applications ReplyToQ. */
/* */
/* There will be one message per defined local queue. */
/* */
/* The last message will have the Control field of the PCF header */
/* set to MQCFC_LAST. All others will be MQCFC_NOT_LAST. */
/* */
/* An individual Reply message consists of a header followed by a */
/* number a parameters, the exact number, type and order will depend */
/* upon the type of request. */
/* ----- */
/* */
/* The message is retrieved into a buffer pointed to by pAdminMsg. */
/* This buffer has been allocated enough memory to hold every */
/* parameter needed for a local queue definition. */
/* */
/* pPCFHeader is then allocated to point also to the beginning of */
/* the buffer and is used to access the PCF header structure. The */
/* header contains several fields. The one we are specifically */
/* interested in is the ParameterCount. This tells us how many */
/* parameters follow the header in the message buffer. There is */
/* one parameter for each local queue attribute known by the */
/* queue manager. */
/* */
/* At this point we do not know the order or type of each parameter */
/* block in the buffer, the first MQLONG of each block defines its */
/* type; they may be parameter blocks containing either strings or */
/* integers. */
/* */
/* pPCFType is used initially to point to the first byte beyond the */
/* known parameter block. Initially then, it points to the first byte */
/* after the PCF header. Subsequently it is incremented by the length */
/* of the identified parameter block and therefore points at the */
/* next. Looking at the value of the data pointed to by pPCFType we */
/* can decide how to process the next group of bytes, either as a */
/* string, or an integer. */
/* */

```

```

/* In this way we parse the message buffer extracting the values of */
/* each of the parameters we are interested in. */
/* */
/* ***** */

/* AdminMsgLen is to be set to the length of the expected reply */
/* message. This structure is specific to Local Queues. */
AdminMsgLen = MQCFH_STRUC_LENGTH
              + ( MQCFST_STRUC_LENGTH_FIXED * 7 )
              + ( MQCFIN_STRUC_LENGTH * 39 )
              + ( MQ_Q_NAME_LENGTH * 6 )
              + ( MQ_Q_MGR_NAME_LENGTH * 2 )
              + MQ_Q_DESC_LENGTH
              + MQ_PROCESS_NAME_LENGTH
              + MQ_CREATION_DATE_LENGTH
              + MQ_CREATION_TIME_LENGTH
              + MQ_TRIGGER_DATA_LENGTH + 100
              ;

/* Set pointers to message data buffers */
pAdminMsg = (MQBYTE *)malloc( AdminMsgLen );

do {

    GetMsg( hConn /* Queue manager handle */
           , MQGMO_WAIT
           , hReplyQ /* Get queue handle */
           , (MQBYTE *)pAdminMsg /* pointer to message area */
           , AdminMsgLen /* length of get buffer */
           );

    /* Examine Header */
    pPCFHeader = (MQCFH *)pAdminMsg;

    /* Examine first parameter */
    pPCFType = (MQLONG *) (pAdminMsg + MQCFH_STRUC_LENGTH);

    Index = 1;

    while ( Index <= pPCFHeader->ParameterCount ) {

        /* Establish the type of each parameter and allocate */
        /* a pointer of the correct type to reference it. */
        switch ( *pPCFType ) {
        case MQCFT_INTEGER:
            pPCFInteger = (MQCFIN *)pPCFType;
            ProcessIntegerParm( pPCFInteger, &DefnLQ );
            Index++;
            /* Increment the pointer to the next parameter by the */
            /* length of the current parm. */
            pPCFType = (MQLONG *) ( (MQBYTE *)pPCFType
                                   + pPCFInteger->StrucLength
                                   );
            break;
        case MQCFT_STRING:
            pPCFString = (MQCFST *)pPCFType;
            ProcessStringParm( pPCFString, &DefnLQ );
            Index++;
            /* Increment the pointer to the next parameter by the */
            /* length of the current parm. */
            pPCFType = (MQLONG *) ( (MQBYTE *)pPCFType
                                   + pPCFString->StrucLength
                                   );
            break;
        } /* endswitch */
    } /* endwhile */

    /* ***** */
    /* Message parsed, append to output file */
    /* ***** */
    AddToFileQLOCAL( DefnLQ );

    /* ***** */
    /* Finished processing the current message, do the next one. */
    /* ***** */

} while ( pPCFHeader->Control == MQCFC_NOT_LAST ); /* enddo */

free( pAdminMsg );

```

```

/* ***** */
/* Processing of the local queues complete */
/* ***** */

}

void ProcessStringParm( MQCFST *pPCFString, LocalQParms *DefnLQ )
{
    switch ( pPCFString->Parameter ) {
    case MQCA_Q_NAME:
        MQParmCpy( DefnLQ->QName, pPCFString->String, 48 );
        break;
    case MQCA_Q_DESC:
        MQParmCpy( DefnLQ->QDesc, pPCFString->String, 64 );
        break;
    case MQCA_PROCESS_NAME:
        MQParmCpy( DefnLQ->ProcessName, pPCFString->String, 48 );
        break;
    case MQCA_BACKOUT_REQ_Q_NAME:
        MQParmCpy( DefnLQ->BackoutReqQName, pPCFString->String, 48 );
        break;
    case MQCA_CREATION_DATE:
        MQParmCpy( DefnLQ->CreationDate, pPCFString->String, 12 );
        break;
    case MQCA_CREATION_TIME:
        MQParmCpy( DefnLQ->CreationTime, pPCFString->String, 8 );
        break;
    case MQCA_INITIATION_Q_NAME:
        MQParmCpy( DefnLQ->InitiationQName, pPCFString->String, 48 );
        break;
    case MQCA_TRIGGER_DATA:
        MQParmCpy( DefnLQ->TriggerData, pPCFString->String, 64 );
        break;
    } /* endswitch */
}

void ProcessIntegerParm( MQCFIN *pPCFInteger, LocalQParms *DefnLQ )
{
    switch ( pPCFInteger->Parameter ) {
    case MQIA_Q_TYPE:
        DefnLQ->QType = pPCFInteger->Value;
        break;
    case MQIA_INHIBIT_PUT:
        DefnLQ->InhibitPut = pPCFInteger->Value;
        break;
    case MQIA_DEF_PRIORITY:
        DefnLQ->DefPriority = pPCFInteger->Value;
        break;
    case MQIA_DEF_PERSISTENCE:
        DefnLQ->DefPersistence = pPCFInteger->Value;
        break;
    case MQIA_INHIBIT_GET:
        DefnLQ->InhibitGet = pPCFInteger->Value;
        break;
    case MQIA_SCOPE:
        DefnLQ->Scope = pPCFInteger->Value;
        break;
    case MQIA_MAX_Q_DEPTH:
        DefnLQ->MaxQDepth = pPCFInteger->Value;
        break;
    case MQIA_MAX_MSG_LENGTH:
        DefnLQ->MaxMsgLength = pPCFInteger->Value;
        break;
    case MQIA_BACKOUT_THRESHOLD:
        DefnLQ->BackoutThreshold = pPCFInteger->Value;
        break;
    case MQIA_SHAREABILITY:
        DefnLQ->Shareability = pPCFInteger->Value;
        break;
    case MQIA_DEF_INPUT_OPEN_OPTION:
        DefnLQ->DefInputOpenOption = pPCFInteger->Value;
        break;
    case MQIA_HARDEN_GET_BACKOUT:
        DefnLQ->HardenGetBackout = pPCFInteger->Value;
        break;
    case MQIA_MSG_DELIVERY_SEQUENCE:
        DefnLQ->MsgDeliverySequence = pPCFInteger->Value;
        break;
    case MQIA_RETENTION_INTERVAL:
        DefnLQ->RetentionInterval = pPCFInteger->Value;
        break;
    case MQIA_DEFINITION_TYPE:

```

```

    DefnLQ->DefinitionType = pPCFInteger->Value;
    break;
case MQIA_USAGE:
    DefnLQ->Usage = pPCFInteger->Value;
    break;
case MQIA_OPEN_INPUT_COUNT:
    DefnLQ->OpenInputCount = pPCFInteger->Value;
    break;
case MQIA_OPEN_OUTPUT_COUNT:
    DefnLQ->OpenOutputCount = pPCFInteger->Value;
    break;
case MQIA_CURRENT_Q_DEPTH:
    DefnLQ->CurrentQDepth = pPCFInteger->Value;
    break;
case MQIA_TRIGGER_CONTROL:
    DefnLQ->TriggerControl = pPCFInteger->Value;
    break;
case MQIA_TRIGGER_TYPE:
    DefnLQ->TriggerType = pPCFInteger->Value;
    break;
case MQIA_TRIGGER_MSG_PRIORITY:
    DefnLQ->TriggerMsgPriority = pPCFInteger->Value;
    break;
case MQIA_TRIGGER_DEPTH:
    DefnLQ->TriggerDepth = pPCFInteger->Value;
    break;
case MQIA_Q_DEPTH_HIGH_LIMIT:
    DefnLQ->QDepthHighLimit = pPCFInteger->Value;
    break;
case MQIA_Q_DEPTH_LOW_LIMIT:
    DefnLQ->QDepthLowLimit = pPCFInteger->Value;
    break;
case MQIA_Q_DEPTH_MAX_EVENT:
    DefnLQ->QDepthMaxEvent = pPCFInteger->Value;
    break;
case MQIA_Q_DEPTH_HIGH_EVENT:
    DefnLQ->QDepthHighEvent = pPCFInteger->Value;
    break;
case MQIA_Q_DEPTH_LOW_EVENT:
    DefnLQ->QDepthLowEvent = pPCFInteger->Value;
    break;
case MQIA_Q_SERVICE_INTERVAL:
    DefnLQ->QServiceInterval = pPCFInteger->Value;
    break;
case MQIA_Q_SERVICE_INTERVAL_EVENT:
    DefnLQ->QServiceIntervalEvent = pPCFInteger->Value;
    break;
} /* endswitch */
}

/* ----- */
/* This process takes the attributes of a single local queue and adds them
/* to the end of a file, SAVEQMGR.TST, which can be found in the current
/* directory.
/*
/* The file is of a format suitable for subsequent input to RUNMQSC.
/*
/* ----- */
void AddToFileQLOCAL( LocalQParms DefnLQ )
{
    char    ParmBuffer[120]; /* Temporary buffer to hold for output to file */
    FILE    *fp;           /* Pointer to a file */

    /* Append these details to the end of the current SAVEQMGR.TST file */
    fp = fopen( "SAVEQMGR.TST", "a" );

    sprintf( ParmBuffer, "DEFINE QLOCAL ('%s') REPLACE +\n", DefnLQ.QName );
    fputs( ParmBuffer, fp );

    sprintf( ParmBuffer, "        DESCR('%s') +\n" , DefnLQ.QDesc );
    fputs( ParmBuffer, fp );

    if ( DefnLQ.InhibitPut == MQQA_PUT_ALLOWED ) {
        sprintf( ParmBuffer, "        PUT(ENABLED) +\n" );
        fputs( ParmBuffer, fp );
    } else {
        sprintf( ParmBuffer, "        PUT(DISABLED) +\n" );
        fputs( ParmBuffer, fp );
    } /* endif */

    sprintf( ParmBuffer, "        DEFPRTY(%d) +\n", DefnLQ.DefPriority );

```

```

fputs( ParmBuffer, fp );

if ( DefnLQ.DefPersistence == MQPER_PERSISTENT ) {
    sprintf( ParmBuffer, "          DEFPSIST(YES) +\n" );
    fputs( ParmBuffer, fp );
} else {
    sprintf( ParmBuffer, "          DEFPSIST(NO) +\n" );
    fputs( ParmBuffer, fp );
} /* endif */

if ( DefnLQ.InhibitGet == MQQA_GET_ALLOWED ) {
    sprintf( ParmBuffer, "          GET(ENABLED) +\n" );
    fputs( ParmBuffer, fp );
} else {
    sprintf( ParmBuffer, "          GET(DISABLED) +\n" );
    fputs( ParmBuffer, fp );
} /* endif */

sprintf( ParmBuffer, "          MAXDEPTH(%d) +\n", DefnLQ.MaxQDepth );
fputs( ParmBuffer, fp );

sprintf( ParmBuffer, "          MAXMSGL(%d) +\n", DefnLQ.MaxMsgLength );
fputs( ParmBuffer, fp );

if ( DefnLQ.Shareability == MQQA_SHAREABLE ) {
    sprintf( ParmBuffer, "          SHARE +\n" );
    fputs( ParmBuffer, fp );
} else {
    sprintf( ParmBuffer, "          NOSHARE +\n" );
    fputs( ParmBuffer, fp );
} /* endif */

if ( DefnLQ.DefInputOpenOption == MQOO_INPUT_SHARED ) {
    sprintf( ParmBuffer, "          DEFSOPT(SHARED) +\n" );
    fputs( ParmBuffer, fp );
} else {
    sprintf( ParmBuffer, "          DEFSOPT(EXCL) +\n" );
    fputs( ParmBuffer, fp );
} /* endif */

if ( DefnLQ.MsgDeliverySequence == MQMDS_PRIORITY ) {
    sprintf( ParmBuffer, "          MSGDLVSQ(PRIORITY) +\n" );
    fputs( ParmBuffer, fp );
} else {
    sprintf( ParmBuffer, "          MSGDLVSQ(FIFO) +\n" );
    fputs( ParmBuffer, fp );
} /* endif */

if ( DefnLQ.HardenGetBackout == MQQA_BACKOUT_HARDENED ) {
    sprintf( ParmBuffer, "          HARDENBO +\n" );
    fputs( ParmBuffer, fp );
} else {
    sprintf( ParmBuffer, "          NOHARDENBO +\n" );
    fputs( ParmBuffer, fp );
} /* endif */

if ( DefnLQ.Usage == MQUS_NORMAL ) {
    sprintf( ParmBuffer, "          USAGE(NORMAL) +\n" );
    fputs( ParmBuffer, fp );
} else {
    sprintf( ParmBuffer, "          USAGE(XMIT) +\n" );
    fputs( ParmBuffer, fp );
} /* endif */

if ( DefnLQ.TriggerControl == MQTC_OFF ) {
    sprintf( ParmBuffer, "          NOTRIGGER +\n" );
    fputs( ParmBuffer, fp );
} else {
    sprintf( ParmBuffer, "          TRIGGER +\n" );
    fputs( ParmBuffer, fp );
} /* endif */

switch ( DefnLQ.TriggerType ) {
case MQTT_NONE:
    sprintf( ParmBuffer, "          TRIGTYPE(NONE) +\n" );
    fputs( ParmBuffer, fp );
    break;
case MQTT_FIRST:
    sprintf( ParmBuffer, "          TRIGTYPE(FIRST) +\n" );
    fputs( ParmBuffer, fp );
    break;
case MQTT EVERY:

```

```

        sprintf( ParmBuffer, "          TRIGTYPE(EVERY) +\n" );
        fputs( ParmBuffer, fp );
        break;
case MQTT_DEPTH:
        sprintf( ParmBuffer, "          TRIGTYPE(DEPTH) +\n" );
        fputs( ParmBuffer, fp );
        break;
} /* endswitch */

sprintf( ParmBuffer, "          TRIGDPTH(%d) +\n", DefnLQ.TriggerDepth );
fputs( ParmBuffer, fp );

sprintf( ParmBuffer, "          TRIGMPRI(%d) +\n", DefnLQ.TriggerMsgPriority);
fputs( ParmBuffer, fp );

sprintf( ParmBuffer, "          TRIGDATA('%s') +\n", DefnLQ.TriggerData );
fputs( ParmBuffer, fp );

sprintf( ParmBuffer, "          PROCESS('%s') +\n", DefnLQ.ProcessName );
fputs( ParmBuffer, fp );

sprintf( ParmBuffer, "          INITQ('%s') +\n", DefnLQ.InitiationQName );
fputs( ParmBuffer, fp );

sprintf( ParmBuffer, "          RETINTVL(%d) +\n", DefnLQ.RetentionInterval );
fputs( ParmBuffer, fp );

sprintf( ParmBuffer, "          BOTHRESH(%d) +\n", DefnLQ.BackoutThreshold );
fputs( ParmBuffer, fp );

sprintf( ParmBuffer, "          BOQNAME('%s') +\n", DefnLQ.BackoutReqQName );
fputs( ParmBuffer, fp );

if ( DefnLQ.Scope == MQSCO_Q_MGR ) {
    sprintf( ParmBuffer, "          SCOPE(QMGR) +\n" );
    fputs( ParmBuffer, fp );
} else {
    sprintf( ParmBuffer, "          SCOPE(CELL) +\n" );
    fputs( ParmBuffer, fp );
} /* endif */

sprintf( ParmBuffer, "          QDEPTHHI(%d) +\n", DefnLQ.QDepthHighLimit );
fputs( ParmBuffer, fp );

sprintf( ParmBuffer, "          QDEPTHLO(%d) +\n", DefnLQ.QDepthLowLimit );
fputs( ParmBuffer, fp );

if ( DefnLQ.QDepthMaxEvent == MQEVR_ENABLED ) {
    sprintf( ParmBuffer, "          QDPMAXEV(ENABLED) +\n" );
    fputs( ParmBuffer, fp );
} else {
    sprintf( ParmBuffer, "          QDPMAXEV(DISABLED) +\n" );
    fputs( ParmBuffer, fp );
} /* endif */

if ( DefnLQ.QDepthHighEvent == MQEVR_ENABLED ) {
    sprintf( ParmBuffer, "          QDPHIEV(ENABLED) +\n" );
    fputs( ParmBuffer, fp );
} else {
    sprintf( ParmBuffer, "          QDPHIEV(DISABLED) +\n" );
    fputs( ParmBuffer, fp );
} /* endif */

if ( DefnLQ.QDepthLowEvent == MQEVR_ENABLED ) {
    sprintf( ParmBuffer, "          QDPLOEV(ENABLED) +\n" );
    fputs( ParmBuffer, fp );
} else {
    sprintf( ParmBuffer, "          QDPLOEV(DISABLED) +\n" );
    fputs( ParmBuffer, fp );
} /* endif */

sprintf( ParmBuffer, "          QSVCIINT(%d) +\n", DefnLQ.QServiceInterval );
fputs( ParmBuffer, fp );

switch ( DefnLQ.QServiceIntervalEvent ) {
case MQQSIE_OK:
    sprintf( ParmBuffer, "          QSVCIIEV(OK)\n" );
    fputs( ParmBuffer, fp );
    break;
case MQQSIE_NONE:
    sprintf( ParmBuffer, "          QSVCIIEV(NONE)\n" );

```

```

    fputs( ParmBuffer, fp );
    break;
case MQQSIE_HIGH:
    sprintf( ParmBuffer, "          QSVCIIEV(HIGH)\n" );
    fputs( ParmBuffer, fp );
    break;
} /* endswitch */

sprintf( ParmBuffer, "\n" );
fputs( ParmBuffer, fp );

fclose(fp);
}

/* ----- */
/* ----- */
/* The queue manager returns strings of the maximum length for each */
/* specific parameter, padded with blanks. */
/* ----- */
/* We are interested in only the nonblank characters so will extract them */
/* from the message buffer, and terminate the string with a null, \0. */
/* ----- */
void MQParmCpy( char *target, char *source, int length )
{
    int counter=0;

    while ( counter < length && source[counter] != ' ' ) {
        target[counter] = source[counter];
        counter++;
    } /* endwhile */

    if ( counter < length ) {
        target[counter] = '\0';
    } /* endif */
}

MQHOBJ OpenQ( MQHCONN hConn, MQCHAR48 QName, MQLONG OpenOpts)
{
    MQHOBJ Hobj;
    MQLONG CompCode, Reason;

    ObjDesc.ObjectType = MQOT_Q;
    strncpy(ObjDesc.ObjectName, QName, MQ_Q_NAME_LENGTH);

    MQOPEN(hConn, /* connection handle */
           &ObjDesc, /* object descriptor for queue */
           OpenOpts, /* open options */
           &Hobj, /* object handle */
           &CompCode, /* MQOPEN completion code */
           &Reason); /* reason code */

    /* report reason, if any; stop if failed */
    if (Reason != MQRC_NONE)
    {
        printf("MQOPEN for %s ended with Reason Code %d and Comp Code %d\n",
              QName,
              Reason,
              CompCode);

        exit( -1 );
    }

    return Hobj;
}

void PutMsg(MQHCONN hConn,
            MQCHAR8 MsgFormat,
            MQHOBJ hQName,
            MQCHAR48 QName,
            MQBYTE *UserMsg,
            MQLONG UserMsgLen)
{
    MQLONG CompCode, Reason;

    /* setup the message descriptor prior to putting the message */
    md.Report = MQRO_NONE;
    md.MsgType = MQMT_REQUEST;
    md.Expiry = MQEI_UNLIMITED;
    md.Feedback = MQFB_NONE;
    md.Encoding = MQENC_NATIVE;
    md.Priority = MQPRI_PRIORITY_AS_Q_DEF;
}

```



```

md.Persistence      = MQPER_PERSISTENCE_AS_Q_DEF;
md.MsgSeqNumber    = 1;
md.Offset          = 0;
md.MsgFlags        = MQMF_NONE;
md.OriginalLength  = MQOL_UNDEFINED;

memcpy(md.GroupId,  MQGI_NONE,  sizeof(md.GroupId));
memcpy(md.Format,   MsgFormat,  sizeof(md.Format) );
memcpy(md.ReplyToQ, QName,      sizeof(md.ReplyToQ) );

/* reset MsgId and CorrelId to get a new one */
memcpy(md.MsgId,    MQMI_NONE,  sizeof(md.MsgId) );
memcpy(md.CorrelId, MQCI_NONE,  sizeof(md.CorrelId) );

MQPUT(hConn,        /* connection handle */
      hQName,       /* object handle */
      &md,          /* message descriptor */
      &pmo,         /* default options */
      UserMsgLen,   /* message length */
      (MQBYTE *)UserMsg, /* message buffer */
      &CompCode,   /* completion code */
      &Reason);    /* reason code */

if (Reason != MQRC_NONE) {
    printf("MQPUT ended with Reason Code %d and Comp Code %d\n",
          Reason, CompCode);
    exit( -1 );
}
}

void GetMsg(MQHCONN hConn, MQLONG MQParm, MQHOBJ hQName,
            MQBYTE *UserMsg, MQLONG ReadBufferLen)
{
    MQLONG CompCode, Reason, msglen;

    gmo.Options      = MQParm;
    gmo.WaitInterval = 15000;

    /* reset MsgId and CorrelId to get a new one */
    memcpy(md.MsgId,    MQMI_NONE,  sizeof(md.MsgId) );
    memcpy(md.CorrelId, MQCI_NONE,  sizeof(md.CorrelId) );

    MQGET(hConn,        /* connection handle */
          hQName,       /* object handle */
          &md,         /* message descriptor */
          &gmo,        /* get message options */
          ReadBufferLen, /* Buffer length */
          (MQBYTE *)UserMsg, /* message buffer */
          &msglen,     /* message length */
          &CompCode,   /* completion code */
          &Reason);    /* reason code */

    if (Reason != MQRC_NONE) {
        printf("MQGET ended with Reason Code %d and Comp Code %d\n",
              Reason, CompCode);
        exit( -1 );
    }
}

```

z/OS

## Použití obslužných programů IBM MQ pro produkt z/OS

Referenční informace o syntaxi a použití různých obslužných programů IBM MQ .

### Přehled obslužných programů produktu IBM MQ

Toto téma slouží jako odkaz na různé kategorie obslužných programů.

Toto téma obsahuje úvodní informace o obslužných programech produktu IBM MQ , které vám pomohou provádět různé administrativní úlohy. Obslužné programy jsou popsány v následujících sekcích:

[Tabulka 98 na stránce 1866](#)

[Tabulka 99 na stránce 1866](#)

[Tabulka 100 na stránce 1867](#)

[Tabulka 102 na stránce 1867](#)

[Tabulka 103 na stránce 1868](#) shrnuje, co můžete dělat s těmito obslužnými programy.

Tabulka 98. Obslužný program IBM MQ CSQUTIL: Správa sad stránek

Účel	Funkce	Viz téma
Zformátujte datové sady VSAM jako sady stránek IBM MQ .	FORMAT	“Formátování sad stránek (FORMAT)” na stránce 1873
Řídit zpracování zotavení použité pro sady stránek IBM MQ .	FORMAT	“Formátování sad stránek (FORMAT)” na stránce 1873
Extrahujte informace o sadě stránek.	INFORMACE O STRÁNCE	“Informace o sadě stránek (PAGEINFO)” na stránce 1875
Kopírujte sady stránek IBM MQ .	COPYAGE	“Rozbalení sady stránek (COPYPAGE)” na stránce 1877
Kopírujte sady stránek IBM MQ a resetujte informace protokolu.	ZNOVU NASTAVIT STRÁNKU	“Kopírování sady stránek a resetování protokolu (RESETPAGE)” na stránce 1878

Tabulka 99. Obslužný program IBM MQ CSQUTIL: Zadání příkazů

Účel	Funkce	Viz téma
Vydejte příkazy IBM MQ .	PŘÍKAZ	“Použití funkce COMMAND objektu CSQUTIL” na stránce 1880
Vytvořte sadu příkazů DEFINE, ALTER nebo DELETE pro objekty.	PŘÍKAZ	Vytvoření seznamu příkazů DEFINE
Vytvoří definiční soubor kanálu klienta.	PŘÍKAZ	Vytvoření definičního souboru kanálu klienta
Vytvořte sadu příkazů DEFINE pro objekty (offline).	SDEFINY	“Vytváření seznamu příkazů define IBM MQ (SDEFS)” na stránce 1887

Tabulka 100. Obslužný program IBM MQ CSQUTIL: Správa front

Účel	Funkce	Viz téma
Kopírování obsahu fronty do datové sady.	COPY	“Kopírování front do datové sady v době, kdy je správce front spuštěn (COPY)” na stránce 1890
Kopírování obsahu fronty do datové sady (offline).	SKOPÍROVÁNÍ	“Kopírování front do datové sady v době, kdy není správce front spuštěn (SCOPY)” na stránce 1892
Odstranit obsah fronty.	EMPTY	“Vyprázdnění fronty všech zpráv (EMPTY)” na stránce 1895
Obnovit obsah fronty.	NAČÍST	“Obnovení zpráv z datové sady do fronty (LOAD)” na stránce 1896

Tabulka 101. Obslužný program CSQUTIL produktu IBM MQ : Migrace CSQXPARM

Účel	Funkce	Viz téma
Vytvořit příkaz ALTER QMGR z modulu parametrů inicializátoru kanálu.	XPARM	“Migrace modulu parametrů inicializátoru kanálu (XPARM)” na stránce 1900

Tabulka 102. Obslužný program produktu IBM MQ CSQJU003 Change log inventarizace

Účel	Funkce	Viz téma
Přidejte aktivní nebo archivní datové sady protokolu.	NOVÝ PROTOKOL	“Přidání informací o datové sadě do BSDS (NEWLOG)” na stránce 1904
Odstraňte aktivní nebo archivní datové sady žurnálu.	ODSTRANIT	“Odstranění informací o datové sadě ze sady BSDS (DELETE)” na stránce 1907
Zadejte hesla pro protokoly archivace.	ARCHIV	“Dodání hesla pro datové sady archivního protokolu (ARCHIVE)” na stránce 1907

Tabulka 102. Obslužný program produktu IBM MQ CSQJU003 Change log inventarizace (pokračování)

Účel	Funkce	Viz téma
Kontrolujte následující restart správce front.	ZAČÁTEK VYTVOŘENÍ	“Řízení následujícího restartu (CRESTART)” na stránce 1908
Nastavit záznamy kontrolních bodů.	KONTROLNÍ BOD	“Nastavení záznamů kontrolních bodů (CHECKKPT)” na stránce 1909
Aktualizujte nejvyšší zapisovaná adresa RBA protokolu.	HIGHRBASTAR	“Aktualizace nejvyššího zapsaného protokolu RBA (HIGHRBA)” na stránce 1910

Tabulka 103. Zbývající obslužné programy produktu IBM MQ

Název	Účel	Viz téma
<b>CSQJU004</b> (Obslužný program pro mapování protokolu tisku)	Vypište informace o protokolu.	“Obslužný program tisku protokolu tisku (CSQJU004)” na stránce 1911
<b>CSQ1LOGP</b> (obslužný program pro tisk protokolu)	Vytiskněte protokol. Extrahujte záznamy protokolu do sekvenčních souborů.	“Obslužný program tisku protokolu (CSQ1LOGP)” na stránce 1912
<b>CSQ5PQSG</b> (obslužný program aktualizace tabulky IBM MQ)	Přidejte a odeberte skupinu sdílení front a položky správce front v tabulkách IBM MQ uložených ve sdílené skupině sdílení dat produktu Db2 .	“Obslužný program skupiny sdílení front (CSQ5PQSG)” na stránce 1922
<b>CSQJUFMT</b> (obslužný program pro předformátování aktivního protokolu)	Předformátové datové sady protokolu Předformátovat sdílené datové sady zpráv (SMDS)	“Pomocný program pro předformátování aktivního protokolu (CSQJUFMT)” na stránce 1926
<b>CSQUDLQH</b> (obslužný program obslužné rutiny fronty nedoručených zpráv)	Zpracovat zprávy ve frontě nedoručených zpráv.	“Obslužný program obslužné rutiny fronty nedoručených zpráv (CSQUDLQH)” na stránce 1927

Tabulka 103. Zbývající obslužné programy produktu IBM MQ (pokračování)

Název	Účel	Viz téma
<b>CSQUCVX</b> (Obslužný program pro ukončení konverze dat)	Generovat uživatelské rutiny pro převod dat.	Psaní ukončovacího programu pro převod dat pro produkt IBM MQ for z/OS

Tyto obslužné programy jsou umístěny v zaváděcích knihovnách thlqual.SCSQAUTH nebo thlqual.SCSQLOAD IBM MQ . Zřetězte odpovídající knihovnu načtení jazyka produktu IBM MQ thlqual.SCSQANLx (kde x je jazykový dopis) v knihovně STEPLIB s hodnotami thlqual.SCSQAUTH a thlqual.SCSQLOAD. Řídící příkazy obslužného programu jsou k dispozici pouze v U.S. Anglicky. V některých případech je také zapotřebí knihovna Db2 db2qual.SDSNLOAD .

## syntaktické diagramy

Syntaxe příkazu a jeho volby jsou prezentovány ve formě syntaktického diagramu s názvem spojnicového diagramu.

Railroad diagrams are a visual format suitable for visual users; see, [“Jak číst spojnicové diagramy”](#) na stránce 7. Říká vám, jaké možnosti můžete zásobovat s příkazem, jak je zadat, označuje vztahy mezi různými volbami a někdy různé hodnoty volby.

## Obslužný program IBM MQ (CSQUTIL)

Obslužný program CSQUTIL je dodáván s produktem IBM MQ , který vám pomůže při provádění úloh zálohování, obnovy a reorganizace a vydávání příkazů IBM MQ .

Prostřednictvím tohoto obslužného programu můžete vyvolat funkce v těchto skupinách:

### Správa sad stránek

Tyto funkce umožňují spravovat sady stránek prostoru IBM MQ . Datové sady můžete formátovat jako sady stránek, změnit zpracování zotavení prováděné na sadách stránek, extrahovat informace o sadě stránek, zvýšit velikost sad stránek a resetovat informace v protokolu obsažené v sadě stránek. Sada stránek nesmí náležet ke správci front, který je momentálně spuštěn.

### Správa příkazů

Tyto funkce umožňují:

- Vydání příkazů do IBM MQ
- Vytvoření seznamu příkazů DEFINE, ALTER nebo DELETE pro objekty produktu IBM MQ .

### Správa front

Tyto funkce umožňují zálohovat a obnovovat fronty a sady stránek, kopírovat fronty a sady stránek do jiného správce front, resetovat správce front nebo migrovat z jednoho správce front na jiný.

Konkrétně můžete:

- Kopírování zpráv z fronty do datové sady
- Výmaz zpráv z fronty
- Obnovit dříve zkopírované zprávy do příslušných front

Rozsah těchto funkcí může být buď:

- *Fronta*; v takovém případě funkce pracuje se všemi zprávami v zadané frontě.
- *Sada stránek*; v takovém případě funkce pracuje se všemi zprávami ve všech frontách na zadané sadě stránek.

Tyto funkce používejte pouze pro vlastní fronty; nepoužívejte je pro systémové fronty (ty se jmény začínající SYSTEM).

Všechny funkce správy sady stránek a některé další funkce fungují v době, kdy není správce front spuštěn, takže nepotřebujete žádná speciální oprávnění jiná než příslušný přístup k sadám datových sad stránek. For the functions that operate while the queue manager is running, CSQUTIL runs as an ordinary z/OS batch IBM MQ program, issuing commands through the command server, and using the IBM MQ API to access queues.

Potřebujete oprávnění potřebné k použití front příkazového serveru (SYSTEM.COMMAND.INPUT, SYSTEM.COMMAND.REPLY.MODEL a SYSTEM.CSQUTIL. \*), to use the IBM MQ DISPLAY commands, and to use the IBM MQ API to access any queues that you want to manage. Další informace naleznete v poznámkách k použití pro každou funkci.



**Upozornění:** Použijete-li CSQUTIL k definování kanálu a název připojení obsahuje dvě části (název hostitele a číslo portu), musíte uzavřít název hostitele a číslo portu do jednoduchých uvozovek, abyste zachovali omezení počtu přípustných parametrů. Podobně, pokud se vaše jméno připojení skládá z IP adresy a z čísla portu, musíte tyto parametry uzavřít do jednoduchých uvozovek.

## Vyvolání obslužného programu IBM MQ


Toto téma vám pomůže pochopit, jak vyvolat CSQUTIL, formát jeho parametrů a jeho návratové kódy.

Obslužný program CSQUTIL se spustí jako dávkový program z/OS pod hranicí 16 MB. Určete prostředky, se kterými má obslužný program pracovat, v parametru PARM příkazu EXEC souboru JCL.

```
// EXEC PGM=CSQUTIL,PARM=
```

Obrázek 1. Jak vyvolat obslužný program CSQUTIL

kde PARM= expanduje na:



- [Parametry PARM](#)
- [návratové kódy](#)

## Parametry PARM

### **QMGRname**

Uvádí jméno 1 až 4 znaků správce front nebo skupiny sdílení front, ke které se má připojit CSQUTIL.

Pokud zadáte název skupiny sdílení front, objekt CSQUTIL se připojí k libovolnému správci front v této skupině.

### **QSGname**

Uvádí název 1 až 4 znaků skupiny sdílení front, z níž CSQUTIL má extrahovat definice.

### **Název DSGname**

Určuje 8znakový název skupiny sdílení dat Db2, ze které má CSQUTIL extrahovat definice.

### **DB2ssid**

Určuje 4znakový název nebo název připojení skupiny databázového subsystému Db2, ke kterému má být CSQUTIL připojen pro samostatné funkce.

## Které parametry PARM potřebujete?

Obrázek 1 na stránce 1870 zobrazuje, že můžete uvést jednu ze čtyř voleb v příkazu PARM. Vámi zadaná volba závisí na funkci, kterou chcete implementovat, a to následujícím způsobem:

- Pokud používáte pouze funkce offline a ne QSGDISP (GROUP) nebo QSGDISP (SHARED), použijte volbu PARM= (nebo ji vynechte všechny dohromady).
- Program PARM= ' QMGRname ' používejte pouze v případě, že zamýšlíte používat funkce, které vyžadují spuštění správce front, například COPY a COMMAND.
- Použijte PARM= ' QSGname, DSGname, DB2ssid ' , pokud zamýšlíte použít funkci SDEFS s uvedeným QSGDISP (GROUP) nebo QSGDISP (SHARED). Důvodem je to, že CSQUTIL vyžaduje přístup k produktu Db2 , aby mohl v této situaci provést funkci SDEFS.
- Použijte PARM= ' QMGRname, QSGname, DSGname, DB2ssid ' , pokud zamýšlíte kombinovat předchozí dvě funkce v jedné úloze CSQUTIL.

Uvedete-li název správce front jako mezery, bude CSQUTIL používat název výchozího správce front uvedeného pro dávkové programy z/OS v CSQBDEFV. Tento obslužný program poté použije tohoto správce front pro celý krok úlohy. Když se obslužný program připojí ke správci front, je autorizace "přihlášeného uživatele" udělena? je zkontrolováno, které funkce mají vyvolání povoleno použít.

Zadáte funkce vyžadované příkazy v datové sadě SYSIN v souladu s těmito pravidly:

- Datová sada musí mít délku záznamu 80.
- Významné jsou pouze sloupce 1 až 72. Sloupce 73 až 80 se ignorují.
- Záznamy s hvězdičkou ( \*) ve sloupci 1 jsou interpretovány jako komentáře a jsou ignorovány.
- Prázdné záznamy se ignorují.
- Každý příkaz musí začínat na novém řádku.
- Koncové- znamena pokračovat od sloupce 1 dalšího záznamu.
- Koncový znak + znamena pokračovat od prvního nemezerových sloupců dalšího záznamu.
- Klíčová slova příkazů nerozlišují velká a malá písmena. Některé argumenty, jako je název fronty, jsou však citlivé na velikost písmen.

Příkazy obslužného programu odkazují na výchozí nebo explicitně pojmenované názvy DDNS pro vstup a výstup. Vaše úloha může používat funkce COPY a LOAD opakovaně a zpracovávat různé sady stránek nebo fronty během jediného spuštění obslužného programu.

Všechny výstupní zprávy jsou odesílány do datové sady SYSPRINT, která musí mít formát záznamů VBA a délku záznamu 125.

Během spuštění CSQUTIL používá dočasné dynamické fronty s názvy formulářů SYSTEM.CSQUTIL.\*

## Návratové kódy

Když používáte příkazové slovo COMMAND k zadání příkazů MQSC, musíte použít FAILURE (CONTINUE) tak, aby jakékoliv selhání v příkazech, které jsou vydány, nevrátilo návratový kód. Předvolba je FAILURE (IGNORE) a návratový kód z příkazu je vždy nula.

Když se CSQUTIL vrátí do operačního systému, návratový kód může být:

- 0** Všechny funkce byly úspěšně dokončeny.
- 4** Některé funkce byly úspěšně dokončeny, některé nikoli, nebo vynutily synchronizační bod.
- 8** Všechny pokusy o funkce selhaly.

## 12

Nebyly vyzkoušeny žádné funkce; v příkazech se vyskytla chyba syntaxe nebo v očekávaných datových sadách chybí.

Ve většině případů, pokud funkce selže nebo je vynuceno k provedení synchronizačního bodu, se nepokusí o další funkce. V takovém případě nahradí zpráva CSQU147I normální zprávu o dokončení CSQU148I.

Další informace o úspěchu nebo selhání najdete v poznámkách k použití jednotlivých funkcí.

## Synchronizační body

Funkce správy front použité při spuštění správce front v rámci synchronizačního bodu, takže pokud funkce selže, mohou být její efekty vráceny zpět. Atribut správce front MAXUMSGS určuje maximální počet zpráv, které může úloha získat nebo vložit do jedné jednotky zotavení.

Obslužný program vydá volání MQCMIT, je-li dosažen limit MAXUMSGS a vydá varovnou zprávu CSQU087I. Pokud obslužný program později selže, nebudou provedené změny vráceny zpět.

Nepokoušejte se znovu spustit obslužný program, abyste problém opravili, nebo se vám mohou ve frontách duplikovat zprávy.

Místo toho použijte aktuální hloubku fronty pro práci, z výstupu obslužného programu, které zprávy nebyly vráceny. Poté určete nejvhodnější postup. Je-li funkce například LOAD, můžete frontu vyprázdnit a znovu začít, nebo se můžete rozhodnout přijmout duplicitní zprávy ve frontách.

Chcete-li se těmito potížím vyhnout, pokud funkce selže, existují dvě možnosti:

1. 1. Temporarily zvýšte hodnotu MAXUMSGS tak, aby byla větší než počet zpráv v:

- Fronta, pokud pracujete s jednou frontou.
- Nejdelší fronta v sadě stránek, pokud pracujete s celou sadou stránek.

Použijte příkaz `DISPLAY QSTATUS` k nalezení hodnoty atributu CURDEPTH, který je aktuální hloubkou fronty.

K tomu, abyste zjistili hodnotu MAXUMSGS, použijte příkaz `DISPLAY QMGR MAXUMSGS`.

Poté znovu spusťte příkaz a poté, co byl obslužný program úspěšně spuštěn, změňte hodnotu MAXUMSGS zpět na to, co bylo dříve.

**Poznámka:** Tento přístup je jednodušší, ale mít velký počet zpráv v jedné jednotce práce může způsobit vysoké náklady CPU.

2. Použijte obslužný program k načtení zpráv do dočasné fronty.

Všimněte si, že v případě selhání můžete odstranit dočasnou frontu a znovu se spustí úloha.

Poté pomocí příkazu MQSC MOVE přesuňte zprávy z dočasné fronty do cílové fronty. Příklad:

```
MOVE QL(tempq) TOQLLOCAL(targetq) TYPE(ADD)
```

Jakmile je příkaz úspěšně dokončen, můžete dočasnou frontu odstranit.

Tento přístup trvá déle, ale přesouvá zprávy v řadě malých jednotek práce, takže je efektivnější, pokud jde o náklady na procesor.

## Monitorování postupu obslužného programu IBM MQ

Průběh programu CSQUTIL můžete monitorovat pomocí výstupu příkazů monitorování na SYSPRINT.

Chcete-li zaznamenat průběh události CSQUTIL, všechny příkazy SYSIN se vypisuje na SYSPRINT.

Obslužný program nejprve zkontroluje syntaxi příkazů v SYSIN. Požadované funkce jsou spuštěny pouze tehdy, jsou-li všechny příkazy syntakticky správné.



Zprávy, které poskytují komentář o průběhu jednotlivých funkcí, jsou odeslány na příkaz SYSPRINT. Když je zpracování obslužného programu dokončeno, zobrazí se statistika s uvedením toho, jak byly funkce dokončeny.

## Formátování sad stránek (FORMAT)

K formátování sad stránek můžete použít program CSQUTIL.


Funkci FORMAT použijte k formátování sad stránek se všemi datovými sadami zadanými názvy CSQP0000 až CSQP0099. Tímto způsobem můžete formátovat až 100 stránek v jednom vyvolání obslužného programu. Použijte klíčové slovo FORCE k opětovnému použití existujících datových sad.

Pomocí funkce FORMAT můžete také změnit zpracování zotavení, které se provádí na sadách stránek při spuštění správce front pomocí klíčového slova TYPE. To může pomoci se změnou nebo obnovením sad stránek nebo znovuzavedením sad stránek, které byly offline nebo pozastaveny.

Stručně:

- chcete-li obnovit sadu stránek bez dat, použijte volbu FORMAT s volbou TYPE (NEW).
- chcete-li obnovit sadu stránek se starými daty, použijte volbu FORMAT s volbou TYPE (REPLACE)
- chcete-li obnovit sadu stránek s zastaralým daty, nepoužívejte FORMÁT, ale spusťte správce front s záložní kopií sady stránek

Sady stránek mají identifikátory (PSID, v rozsahu od 00 do 99), které jsou vytvořeny názvy DDnames používanými pro datové sady v proceduře spuštěné úlohy správce front; název DDname CSQP00nn určuje sadu stránek s identifikátorem nn. Názvy DDnames, které používáte pro funkci FORMAT, nemusí odpovídat těm, které se používají v proceduře spuštěné úlohy správce front, a nemají proto žádný význam týkající se identifikátorů sad stránek.



- [Klíčová slova a parametry](#)
- [Příklad](#)
- [Poznámky k používání](#)

## Klíčová slova a parametry

### Vynutit

Určuje, že existující datové sady se mají znovu použít, aniž by je bylo nutné nejprve odstranit a předefinovat. Musíte definovat všechny sady stránek, které chcete znovu použít s atributem REUSE v příkazu AMS DEFINE CLUSTER.

Další informace o příkazu REUSE najdete v sekci [Volitelné parametry příkazu DEFINE CLUSTER](#).

Následující kód je příkladem toho, jak jste nastavili REUSE:

```
//IDCAMS EXEC PGM=IDCAMS,REGION=0M
//SYSPRINT DD SYSOUT=*
//SYSIN DD *
ALTER VICY.MQOM.PSID04 REUSE
/*
```

Chcete-li vrátit zpět volbu REUSE, použijte atribut ALTER ke změně parametru REUSE na NOREUSE.

Klíčové slovo FORCE není platné, je-li zadáno TYPE (REPLACE).

### **STRÁNKY (nnn)**

Určuje minimální počet stránek, které se mají formátovat v každé sadě stránek. To umožní naformátovat datovou sadu, která bude obsahovat více než jeden nosič.

Formátování datové sady se vždy provádí v alokacích celého prostoru, jak je uvedeno jako primární nebo sekundární, když je datová sada definována. Počet naformátovaných přidělení prostoru je minimum nezbytné k poskytnutí požadovaného počtu stránek; pokud je k dispozici dostatek prostoru pro datové sady, je naformátováno tolik rozsahů, kolik jich lze získat. Je-li znovu použita existující sada stránek (s klíčovým slovem FORCE), bude celá sada stránek formátována, pokud je větší.

Počet stránek musí být v rozsahu od 1 do 16 777 213 (protože maximální velikost sady stránek je 64 GB (gigabajty)). Výchozí hodnota je 1.

Klíčové slovo PAGES není platné, je-li zadáno TYPE (REPLACE).

### **TYPE**

Určuje typ zpracování zotavení, které má být provedeno pro sady stránek správce front. Hodnoty jsou:

#### **RECOVER**

Použijte RECOVER pro datovou sadu, která má být novou sadou stránek pro správce front (to znamená, že má mít hodnotu PSID, která nebyla nikdy dříve použita).

Toto nastavení je výchozí.

Datová sada je naformátována a všechny zprávy nebo jiné údaje jsou vymazány. Je-li do procedury spuštěné úlohy správce front pro nové PSID, který určuje tuto datovou sadu, přidán název DDNázev, bude při restartování správce front rozpoznán jako nová sada stránek.

Pokud byla taková datová sada použita jako sada stránek s hodnotou PSID, která byla použita dříve, při restartu správce front se pokusí o obnovení všech front a jejich zpráv, které používají paměťové třídy, které odkazují na sadu stránek v době, kdy byla sada stránek poprvé použita. To může provést restart zdlouhavého procesu a je nepravděpodobné, že by to bylo to, co by bylo žádoucí.

#### **NOVÁ VERZE**

Pro datovou sadu, která má být nastavena na sadu stránek s hodnotou PSID, která byla dříve použita pro správce front a data, která lze vyřadit, můžete rychle nebo znovu zavést sadu stránek poté, co byla ve stavu offline nebo pozastavena, pomocí NOVÉHO pro datovou sadu.

Datová sada je naformátována a všechny zprávy nebo jiné údaje jsou vymazány. Když je správce front restartován s názvem DDID pro staré PSID, který určuje tuto datovou sadu, neobnoví sadu stránek, ale zachází s ní, jako by byla nově přidána do správce front, a veškeré historické informace o něm budou vyřazeny. Všechny fronty, které používají paměťové třídy odkazující na tuto sadu stránek, budou vymazány ze všech zpráv podobným způsobem, jakým způsobem, že přechodné zprávy nejsou během zpracování restartu vymazány. To znamená, že při restartování nebude žádný efekt.

#### **REPLACE**

Použijte REPLACE pro datovou sadu s identifikátorem PSID, který byl dříve použit pro správce front, a s daty, o nichž je známo, že jsou konzistentní a aktuální, aby bylo možné znovu zavést sadu stránek po stavu offline nebo pozastaveno.

Datová sada není formátována a všechny zprávy nebo jiná data budou zachována. Když je správce front restartován s názvem DDID pro PSID, který určuje tuto datovou sadu, neobnoví sadu stránek, ale zachází s ní jako by nikdy nebyla v režimu offline, nebo byla pozastavena, a všechny historické informace o něm jsou zachovány. Všechny fronty, které používají paměťové třídy, které odkazují na tuto sadu stránek, uchovávají jejich zprávy. To znamená, že při restartování nebude žádný efekt.

Tato volba bude úspěšná pouze v případě, že se sada stránek nachází v konzistentním stavu. To znamená, že poslední použití správce front bylo normálně ukončeno příkazem STOP QMGR MODE (FORCE) nebo MODE (QUIESCE).

## Příklad

Obrázek 2 na stránce 1875 ukazuje, jak je příkaz FORMAT vyvolán z CSQUTIL. V tomto příkladu jsou dvě sady stránek, na které odkazuje CSQP0000 a CSQP0003, formátovány CSQUTIL.

```
//FORMAT EXEC PGM=CSQUTIL
//STEPLIB DD DISP=SHR,DSN=thlqual.SCSQANLE
// DD DISP=SHR,DSN=thlqual.SCSQAUTH
//CSQP0000 DD DISP=OLD,DSN=pageset.dsname0
//CSQP0003 DD DISP=OLD,DSN=pageset.dsname3
//SYSPRINT DD SYSOUT=*
//SYSIN DD *
FORMAT
/*
```

Obrázek 2. Ukázka JCL pro funkci FORMAT CSQUTIL

Obrázek 3 na stránce 1875 ukazuje, jak je vyvolán příkaz FORMAT s volbou TYPE z CSQUTIL. V tomto příkladu je sada stránek, na kterou odkazuje CSQP0003, formátována CSQUTIL.

```
//FORMAT EXEC PGM=CSQUTIL
//STEPLIB DD DISP=SHR,DSN=thlqual.SCSQANLE
// DD DISP=SHR,DSN=thlqual.SCSQAUTH
//CSQP0003 DD DISP=OLD,DSN=page set.dsname3
//SYSPRINT DD SYSOUT=*
//SYSIN DD *
FORMAT TYPE(RECOVER)
/*
```

Obrázek 3. Ukázka skriptu JCL pro funkci FORMAT třídy CSQUTIL s volbou TYPE

## Poznámky k použití

1. Nelze formátovat sady stránek, které patří ke správci front, který je stále spuštěn.
2. Používáte-li FORMAT, není nutné zadávat název správce front.
3. Pokud použijete TYPE (REPLACE), musí být k dispozici protokoly o zotavení, které začínají od okamžiku, kdy byla sada stránek poprvé použita se správcem front, nebo když byla sada stránek naposledy formátována.
4. Pokud používáte názvy datových sad, v nichž je název správce front nastaven jako kvalifikátor vyšší úrovně, můžete snadněji identifikovat, které sady stránek budou použity, který správce front je definován, pokud je definován více než jeden správce front.
5. Jakákoli aktualizace prostředku kvůli vyřešení neúplné pracovní jednotky, kde se aktualizace vztahuje ke stránce na sadě stránek, která byla formátována pomocí TYPE (REPLACE) nebo TYPE (NEW), není tato stránka uznána. Aktualizace prostředku se ztratí.
6. Dojde-li k chybě při formátování sady stránek, nebrání formátování dalších sad stránek, ačkoli se má za to, že funkce FORMAT selhala.
7. Selhání této funkce nezabrání pokusu o další funkce CSQUTIL.

## Informace o sadě stránek (PAGEINFO)

Funkce PAGEINFO slouží k extrahování informací o sadě stránek z jedné nebo více sad stránek určených názvy DDnames v rozsahu CSQP0000 až CSQP0099 pro zdrojové datové sady, z nichž jsou vyžadovány informace o sadě stránek.

## Správa sad stránek (PAGEINFO)

► PAGEINFO ◄

### Klíčová slova a parametry

Neexistují žádná klíčová slova nebo parametry.

### Příklad

V produktu [Obrázek 4 na stránce 1876](#) jsou informace o sadě stránek vyžadovány ze dvou existujících sad stránek.

```
//PAGEINFO EXEC PGM=CSQUTIL
//STEPLIB DD DISP=SHR,DSN=thlqual.SCSQANLE
// DD DISP=SHR,DSN=thlqual.SCSQAUTH
//CSQP0001 DD DISP=OLD,DSN=page set.existing.name1
//CSQP0006 DD DISP=OLD,DSN=page set.existing.name6
//SYSPRINT DD SYSOUT=*
//SYSIN DD
* Extract page set information for 2 existing page sets (CSQS0001 and CSQS0006)
PAGEINFO
/*
```

Obrázek 4. Ukázkový kód JCL zobrazující použití funkce PAGEINFO

kde:

#### **CSQP0001, CSQP0006**

Jsou názvy zdrojových datových sad, ze kterých chcete extrahovat informace o sadě stránek, jsou názvy zdrojových dat.

Informace vrácené z PAGEINFO mohou zahrnovat:

- Číslo sady stránek
- Počet stránek v sadě stránek
- Správce front přidružený k sadě stránek
- Stavové informace o
- RBA zotavení sady stránek pro každou sadu stránek
- Obnovení adresy RBA systému pro všechny sady stránek hlášené funkcí PAGEINFO

### Poznámky k použití

1. Na sadách stránek ve správci front, který je spuštěn, nelze použít parametr PAGEINFO.
2. Selhání této funkce nezabrání tomu, aby byly zkoušeny jiné funkce CSQUTIL.
3. Pokud se použije funkce PAGEINFO po abnormálním ukončení správce front, je možné, že tyto sady stránek nebyly správně zavřeny. Není-li sada stránek řádně uzavřena, nelze proti ní úspěšně spustit funkci PAGEINFO. Chcete-li se tomuto problému vyhnout, spusťte před použitím funkce PAGEINFO příkaz AMS VERIFY. Příkaz AMS VERIFY může produkovat chybové zprávy. Avšak zavře sady stránek správně, takže funkce PAGEINFO může být úspěšně dokončena.

Další informace o příkazu AMS VERIFY naleznete v příručce *DFSMS/MVS Access Method Services for VSAM* nebo v publikaci *DFSMS/MVS Access Method Services for the Integrated Catalog Facility*.

4. Systémové zotavení RBA se vztahuje pouze k zpracovaným sadám stránek; nevztahuje se k celému správci front, pokud nejsou zahrnuty všechny sady stránek pro správce front. Pokud se sady stránek

nacházejí ve více než jednom správci front, nelze určit žádnou systémovou hodnotu RBA zotavení systému.

## Rozbalení sady stránek (COPYPAGE)

Funkci COPYPAGE můžete použít ke zkopírování jedné nebo více sad stránek do větší sady stránek.

**Poznámka:** Funkce COPYPAGE se používá pouze pro *rozbalování* sad stránek. Nepoužívá se pro vytváření záložních kopií sad stránek. Chcete-li to provést, použijte službu AMS REPRO, jak je popsáno v tématu [Jak zálohovat a obnovovat sady stránek](#). Pokud jste použili funkci COPYPAGE, sady stránek nemohou používat správce front s jiným názvem, takže nepřejmenujte správce front.

Funkci COPYPAGE můžete použít ke zkopírování jedné nebo více sad stránek do větší sady stránek. Kopírují se všechny fronty a zprávy na dané sadě stránek. Kopírujete-li sadu stránek nula, zkopírují se také všechny definice objektů produktu IBM MQ . Každá sada stránek se zkopíruje do cílové datové sady, která musí být formátována jako sada stránek. Kopírování do menší sady stránek není podporováno.

Použijete-li tuto funkci, musíte upravit definici sady stránek v proceduře spuštěné úlohy tak, aby odrážela změnu názvu datové sady, na které se nová sada stránek nachází.

Chcete-li použít funkci COPYPAGE, definujte názvy DDNS v rozsahu CSQS0000 až CSQS0099 pro zdrojové datové sady a definujte názvy DDN pro cílové datové sady z CSQT0000 až CSQT0099.

Další informace naleznete v tématu [Správa sad stránek](#).

### Správa sad stránek (COPYPAGE)

► COPYPAGE ◄

## Klíčová slova a parametry

Neexistují žádná klíčová slova nebo parametry.

## Příklad

V Ukázkový JCL zobrazující použití funkce COPYPAGE se dvě existující sady stránek kopírují do dvou nových sad stránek. Postup pro toto je:

1. Nastavte požadované názvy DDnames, kde:

### **CSQP0005, CSQP0006**

Identifikujte cílové datové sady. Tyto DDnames se používají funkcí FORMAT.

### **CSQS0005, CSQS0006**

Identifikujte zdrojové datové sady obsahující dvě sady stránek, které chcete kopírovat.

### **CSQT0005, CSQT0006**

Identifikujte cílové datové sady (sady stránek), ale tuto dobu pro funkci COPYPAGE.

2. Formátujte cílové datové sady, na které odkazují názvy stránek CSQP0005 a CSQP0006, jako sady stránek pomocí funkce FORMAT.
3. Zkopírujte dvě existující sady stránek do nových sad stránek pomocí funkce COPYPAGE.

```

//JOB LIB DD DISP=SHR,DSN=ANTZ.MQ.&VER..&LVL..OUT.SCSQANLE
// DD DISP=SHR,DSN=ANTZ.MQ.&VER..&LVL..OUT.SCSQAUTH
//*
//S1 EXEC PGM=IDCAMS
//* Delete any prior attempt, then allocate a new larger pageset
//SYSPRINT DD SYSOUT=*
//SYSIN DD *
DELETE 'VICY.MQ38.PAGE01.NEW' CLUSTER
DEFINE CLUSTER (NAME('VICY.MQ38.PAGE01.NEW') +
MODEL('VICY.MQ38.PAGE01') +
DATA CLAS(EXTENDED) +
LINEAR CYLINDERS(100,50))
//*
//MQMUTIL EXEC PGM=CSQUTIL,PARM='',REGION=4M
//* CSQUTIL
//* FORMAT acts on DDNAME like CSQPnnnn
//* optional, FORMAT PAGES(nnn) to force allocation and format of
//* secondary extents.
//* COPYPAGE copies from source, CSQSnnnn
//* to target, CSQTnnnn
//SYSPRINT DD SYSOUT=*
//CSQP0001 DD DISP=SHR,DSN=VICY.MQ38.PAGE01.NEW
//CSQS0001 DD DISP=SHR,DSN=VICY.MQ38.PAGE01
//CSQT0001 DD DISP=SHR,DSN=VICY.MQ38.PAGE01.NEW
//SYSIN DD *
FORMAT
COPYPAGE
//*
//RENAME EXEC PGM=IDCAMS
//* the cluster and data components must be renamed independently
//SYSPRINT DD SYSOUT=*
//SYSIN DD *
ALTER 'VICY.MQ38.PAGE01' NEWNAME('VICY.MQ38.PAGE01.OLD')
ALTER 'VICY.MQ38.PAGE01.DATA' +
NEWNAME('VICY.MQ38.PAGE01.OLD.DATA')
ALTER 'VICY.MQ38.PAGE01.NEW' +
NEWNAME('VICY.MQ38.PAGE01')
ALTER 'VICY.MQ38.PAGE01.NEW.DATA' +
NEWNAME('VICY.MQ38.PAGE01.DATA')
/*

```

Obrázek 5. Ukázkový kód JCL zobrazující použití funkce COPYPAGE

## Poznámky k použití

1. Nemůžete použít COPYPAGE na sadách stránek správce front, který je spuštěný.
2. Použití COPYPAGE zahrnuje zastavení správce front. To má za následek ztrátu přechodných zpráv.
3. Než použijete COPYPAGE, nové datové sady musí být předformátované jako sady stránek. Chcete-li to provést, použijte funkci FORMAT, jak ukazuje [Obrázek 5](#) na stránce 1878.
4. Ujistěte se, že nové (cílové) datové sady jsou větší než staré datové sady (zdroje).
5. Nemůžete změnit identifikátor sady stránek (PSID) přidružený k sadě stránek. Například nemůžete 'udělat' sadu stránek 03 se stane stránkovým sadou 05.
6. Selhání této funkce nezabrání tomu, aby byly zkoušeny jiné funkce CSQUTIL.
7. Pokud se pokusíte-li se použít funkci COPYPAGE poté, co byl správce front nestandardně ukončen, je možné, že sady stránek nebyly správně zavřeny. Pokud nebyla sada stránek řádně uzavřena, nemůžete úspěšně spustit funkci COPYPAGE proti němu.

Chcete-li se tomuto problému vyhnout, spusťte příkaz AMS VERIFY před použitím funkce COPYPAGE. Příkaz AMS VERIFY může produkovat chybové zprávy. Avšak správně zavře sady stránek, takže funkce COPYPAGE může být úspěšně dokončena.

Další informace o příkazu AMS VERIFY naleznete v příručce *DFSMS/MVS Access Method Services for VSAM* nebo v publikaci *DFSMS/MVS Access Method Services for the Integrated Catalog Facility*.

8. Informace o použití atributu EXTENDED v parametru **DATA CLAS** najdete v tématu [Definování stránky](#), která je větší než 4 GB.

## Kopírování sady stránek a resetování protokolu (RESETPAGE)

Funkce RESETPAGE je podobná funkci COPYPAGE, kromě toho, že resetuje informace v protokolu v nových sadách stránek.

RESETPAGE vám umožňuje restartovat správce front ze známé, platné sady sad stránek, i když jsou odpovídající datové sady protokolu poškozeny.

Sady zdrojové stránky pro RESETPAGE musí být v konzistentním stavu. Musí být buď:

- Sady stránek, které byly prostřednictvím úspěšného ukončení práce správce front, pomocí příkazu IBM MQ STOP QMGR.
- Kopie sad stránek, které byly úspěšně zastaveny.

Funkce RESETPAGE nesmí být spuštěna pro kopie sad stránek provedených pomocí fuzzy zálohy (viz [Metoda 2: Fuzzy backup](#) ) nebo proti sadám stránek, které jsou ze správce front, který byl nestandardně ukončen.

RESETPAGE buď:

- Kopíruje sady stránek na všechny datové sady, na které odkazují názvy DDNS CSQS0000 až po CSQS0099 , na nové datové sady, na které odkazují DDNS CSQT0000 až do CSQT0099. Použijete-li tuto funkci, upravte definici sady stránek v proceduře spuštěné úlohy tak, aby odrážela změnu názvu datové sady, na které se nová sada stránek nachází.
- Resetuje informace protokolu v sadě stránek, na kterou odkazují názvy DDNS CSQP0000 až do CSQP0099.

Další informace naleznete v tématu [Správa sad stránek](#).

## Použití funkce RESETPAGE

Funkci RESETPAGE můžete použít k aktualizaci sady konzistentních sad stránek tak, aby mohly být použity se sadou nových (čistých) BSDS a protokolovaných datových sad ke spuštění správce front. Funkci RESETPAGE musíte použít pouze v případě, že obě kopie protokolu byly ztraceny nebo poškozeny; můžete je restartovat ze záložních kopií sad stránek (a přijmout výslednou ztrátu dat z doby, kdy byly kopie provedeny) nebo z existujících sad stránek.


V této situaci použijte funkci RESETPAGE na **všech** sadách stránek dotčeného správce front. Musíte také vytvořit novou sadu BSDS a datové sady protokolů.

**Poznámka:** Nepoužívejte funkci RESETPAGE na podmnožině sad stránek známých produktu IBM MQ.

Pokud spustíte funkci RESETPAGE pro všechny sady stránek, ale neposkytnete sadu BSDS a protokolové datové sady pro správce front, produkt IBM MQ se pokusí o zotavení protokolů z adresy RBA nula a bude považovat sady stránek za prázdné. Například pokud se pokusíte použít funkci RESETPAGE k vygenerování sad stránek nula, 1, 2 a 3 bez poskytnutí čisté sady BSDS a datových sad protokolu, jsou tyto zprávy vytvořeny, aniž byste poskytli čistou sadu BSDS a datových sad protokolů:

```
CSQI021I +CSQ1 CSQIECUR PAGE SET 0 IS EMPTY. MEDIA RECOVERY STARTED
CSQI021I +CSQ1 CSQIECUR PAGE SET 1 IS EMPTY. MEDIA RECOVERY STARTED
CSQI021I +CSQ1 CSQIECUR PAGE SET 2 IS EMPTY. MEDIA RECOVERY STARTED
CSQI021I +CSQ1 CSQIECUR PAGE SET 3 IS EMPTY. MEDIA RECOVERY STARTED
```

### Správa sad stránek (RESETPAGE)



## Klíčová slova a parametry

### Vynutit

Určuje, že mají být resetovány sady stránek určené názvy CSQP0000 až CSQP00nn , které mají být obnoveny.

Není-li parametr FORCE zadán, budou sady stránek určené názvy CSQS0000 až CSQS00nn zkopírovány do nových sad stránek určených pomocí názvů CSQT0000 až CSQT00nn. Toto nastavení je výchozí.

Nejprve byste měli vzít kopii sad stránek jako první. Chcete-li provést tuto operaci, prohlédněte si zálohování sad stránek pro ukázkou JCL.

## Příklad

Existující sada stránek, na kterou odkazuje název DDname CSQS0007, se zkopíruje do nové datové sady, na kterou odkazuje název DDname CSQT0007. Nová datová sada, na kterou odkazuje také název DDname CSQP0007, je již naformátována jako sada stránek před vyvoláním funkce RESETPAGE.

```
//RETPAGE EXEC PGM=CSQUTIL
//STEPLIB DD DISP=SHR,DSN=thlqual.SCSQANLE
// DD DISP=SHR,DSN=thlqual.SCSQAUTH
//CSQP0007 DD DISP=OLD,DSN=pageset.newname7
//CSQS0007 DD DISP=OLD,DSN=pageset.oldname7
//CSQT0007 DD DISP=OLD,DSN=pageset.newname7
//SYSPRINT DD SYSOUT=*
//SYSIN DD *
* Format new data set, CSQP0007, as page set
FORMAT
* Copy page set CSQS0007 to CSQT0007 and reset it
RESETPAGE
/*
```

Obrázek 6. Ukázkový skript JCL zobrazující použití funkce RESETPAGE

## Poznámky k použití

1. Funkci RESETPAGE nelze použít pro sady stránek poté, co byl správce front ukončen nestandardním způsobem. Sady stránek ze správce front, které byly ukončeny abnormálně, budou pravděpodobně obsahovat nekonzistentní data; použití RESETPAGE na sadách stránek v tomto stavu vede k problémům s integritou dat.
2. Na sadách stránek náležejících ke správci front, který je spuštěn, nemůžete použít RESETPAGE.
3. Před použitím RESETPAGE musí být nové datové sady předem naformátovány jako sady stránek. Chcete-li to provést, použijte funkci FORMAT, jak ukazuje [Obrázek 6 na stránce 1880](#).
4. Ujistěte se, že nové (cílové) datové sady jsou větší než staré datové sady (zdroje).
5. Nemůžete změnit identifikátor sady stránek (PSID) přidružený k sadě stránek. Například nemůžete 'udělat' sadu stránek 03 se stane stránkovým sadou 05.
6. Selhání této funkce nezabrání tomu, aby byly zkoušeny jiné funkce CSQUTIL.

## Použití funkce COMMAND objektu CSQUTIL


Funkci COMMAND v CSQUTIL můžete použít k přímým příkazům pro správce front.

Funkci COMMAND použijte k:

1. Předání příkazů ze vstupní datové sady do správce front.
2. Vytvořte seznam příkazů DEFINE, které popisují objekty ve správci front. Tyto příkazy lze použít k uchování záznamů definic objektů nebo k opětovnému vygenerování všech objektů správce front jako části migrace z jednoho správce front do jiného.
3. Vytvořte seznam příkazů, které mají být změněny nebo odstraněny ze sady objektů ve správci front.
4. Vytvořte soubor definice kanálu klienta.

Musí být spuštěn správce front uvedený v parametru PARM příkazu EXEC.





- [Klíčová slova a parametry](#)
- [examples, příklady](#)
- [Poznámky k použití pro PŘÍKAZ CSQUTIL](#)

Pokud použijete volbu **FAILURE (IGNORE)**, krok úlohy vždy získá návratový kód 0.

Pokud použijete volbu **FAILURE (STOP)** nebo **FAILURE (CONTINUE)**, krok úlohy získá návratový kód 8, pokud z příkazů byly nějaké návratové kódy, které nejsou nulové.

Měli byste použít příkaz **FAILURE (STOP)** nebo **FAILURE (CONTINUE)** k ohlášení případných chyb v definicích.

## Klíčová slova a parametry

### DDNAME (*ddname1*)

Určuje, že příkazy mají být čteny z pojmenované vstupní datové sady. Je-li toto klíčové slovo vynecháno, použije se výchozí název DDname (CSQUCMD).

*ddname1* uvádí název DDname, který identifikuje vstupní datovou sadu, ze které se čtou příkazy.

### MAKEDEF (*ddname2*), MAKEDEL (*ddname2*), MAKEREP (*ddname2*), MAKEALT (*ddname2*)

Určete, že příkazy mají být generovány z jakýchkoli příkazů objektu DISPLAY ve vstupní datové sadě.

Příkazy, které se vygenerují, jsou:

#### MAKEDEF

DEFINE NOREPLACE, se všemi atributy a hodnotami vrácenými příkazy DISPLAY. Pro objekt správce front je vygenerován příkaz ALTER se všemi atributy a hodnotami. V případě záznamů ověření kanálu je vygenerován příkaz SET.

Volby CSQUTIL SDEFS a CSQUTIL s volbou MAKEDEF lze použít k vytvoření sady příkazů MQSC pro opětovné vytvoření objektů, které jsou aktuálně definovány ve správci front.

Rozdíl mezi dvěma je, že COMMAND CSQUTIL musí být spuštěn pro aktivního správce front a je nejvhodnější pro pravidelné zálohování definic objektů, zatímco CSQUTIL SDEFS lze použít k opětovnému vytvoření definic pro správce front, který není momentálně spuštěn. To způsobí, že volba CSQUTIL SDEFS bude vhodnější pro scénáře zotavení.

#### MAKEDEL

ODSTRANIT. V případě lokálních front se používá NOURGE. Pro záznamy ověření kanálu se používá příkaz SET s ACTION (REMOVE)

## **MAKEREPL**

DEFINE REPLACE, se všemi klíčovými slovy a hodnotami ze datové sady určené klíčovým slovem DATA. Pro záznamy ověření kanálu se používá příkaz SET s ACTION (REPLACE).

## **MAKEALT**

ALTER, se všemi klíčovými slovy a hodnotami z datové sady určené klíčovým slovem DATA. Pro záznamy ověření kanálu se používá příkaz SET s ACTION (REPLACE).

Může být uvedeno pouze jedno z těchto klíčových slov. Pokud jsou tato klíčová slova vynechána, nejsou generovány žádné příkazy.

*ddname2* uvádí název DDname, který identifikuje výstupní datovou sadu, ve které se mají uložit příkazy DEFINE, DELETE nebo ALTER. Datová sada by měla být RECFM=FB, LRECL=80. Tato datová sada pak může být použita jako vstup pro pozdější vyvolání funkce COMMAND, nebo může být začleněna do inicializačních datových sad CSQINP1 a CSQINP2.

## **DATA( *ddname4* )**

*ddname4* určuje datovou sadu, z níž se čtou klíčová slova a hodnoty příkazu, a připojí se ke každému příkazu generovanému pro MAKEREPL nebo MAKEALT.

## **TGTQMGR (*qmgrname*)**

Určuje název správce front systému z/OS, do kterého chcete příkazy provést. Tato volba není podporována pro použití se správci front na distribuovaných platformách. Můžete určit cílového správce front, který není cílem připojení. V takovém případě byste obvykle zadali název objektu vzdáleného správce front, který poskytuje definici aliasu správce front (název se používá jako *ObjectQMGRName* při otevírání vstupní fronty příkazů). Chcete-li tak učinit, musíte mít nastaveny vhodné fronty a kanály pro přístup ke vzdálenému správci front.

Předvolba je, že příkazy jsou prováděny na správci front, ke kterému jste připojeni, jak je uvedeno v poli PARM příkazu EXEC.

## **RESPTIME (*nnn*)**

Určuje dobu v sekundách, po kterou se má čekat na odpověď na každý příkaz, v rozsahu 5 až 999.

Výchozí hodnota je 30 sekund.

## **MAKECLNT (*ddname3*)**

Určuje, že soubor definice kanálu klienta je generován ze všech příkazů DISPLAY CHANNEL ve vstupní datové sadě, které vracejí informace o kanálech připojení klienta, a o všech příkazech DISPLAY AUTHINFO, které vracejí informace o objektech ověřovacích informací, pro které nejsou nastaveny atributy LDAPUSER a LDAPPWD.

Je-li toto klíčové slovo vynecháno, nebude vygenerován žádný soubor.

**Důležité:** Obslužný program MAKECLNT je nyní stabilizován na úrovni IBM WebSphere MQ 7.1. Příkaz **runmqsc** byste měli použít s použitím volby **-n**; další informace naleznete v příručce [“runmqsc”](#) na stránce 118.

*ddname3* uvádí název DDname, který identifikuje výstupní datovou sadu, v níž má být generovaný soubor uložen; datová sada by měla být RECFM = U, LRECL=6144. Soubor lze poté stáhnout jako binární data na klientský počítač pomocí vhodného programu pro přenos souborů.

## **CCSID (*ccsid*)**

Uvádí identifikátor kódované znakové sady (CCSID), který má být použit pro data v souboru definice kanálu klienta. Hodnota musí být v rozsahu 1 až 65535; výchozí hodnota je 437. CCSID můžete zadat pouze v případě, že zároveň uvedete MAKECLNT.

**Poznámka:** IBM MQ předpokládá, že data mají být v ASCII, a že kódování numerických dat má být MQENC\_INTEGRER\_REVERSED.

## **Selhání**

Určuje, jaká akce se má provést, pokud příkaz IBM MQ, který je vydán, selže úspěšně. Hodnoty jsou:

## IGNORE

Ignorovat selhání; pokračovat ve čtení a vydávání příkazů a pracovat s funkcí COMMAND tak, jak je úspěšné. Toto nastavení je výchozí.

## CONTINUE

Přečtěte si a vydejte všechny zbývající příkazy ve vstupní datové sadě, ale s funkcí COMMAND se zachází jako s neúspěšnými.

## ZASTAVIT

Nečte nebo nevydává žádné další příkazy a zachází s funkcí COMMAND jako neúspěšné.

## Příklady

Tento oddíl uvádí příklady použití funkce COMMAND pro následující:

- [“Zadání příkazů” na stránce 1883](#)
- [“Vytvoření seznamu příkazů DEFINE” na stránce 1883](#)
- [“Vytvoření seznamu příkazů ALTER” na stránce 1884](#)
- [“Vytvoření souboru definice kanálu klienta” na stránce 1885](#)

## Zadání příkazů

V produktu Obrázek 7 na stránce 1883 obsahují datové sady, na které odkazují názvy Dvanými názvy CSQUCMD a OSTATNÍ, sady příkazů. První příkaz COMMAND přijímá příkazy z výchozí vstupní datové sady MY.COMMANDS(COMMAND1) a předá je správci front. Druhý příkaz COMMAND přijímá příkazy ze vstupní datové sady MY.COMMANDS(OTHER1), na které se odkazuje DDMname OTHER, a předává je správci front.

```
//COMMAND EXEC PGM=CSQUTIL,PARM='CSQ1'  
//STEPLIB DD DISP=SHR,DSN=thlqua1.SCSQANLE  
// DD DISP=SHR,DSN=thlqua1.SCSQAUTH  
//CSQUCMD DD DSN=MY.COMMANDS(COMMAND1),DISP=SHR  
//OTHER DD DSN=MY.COMMANDS(OTHER1),DISP=SHR  
//SYSPRINT DD SYSOUT=*  
//SYSIN DD *  
* THE NEXT STATEMENT CAUSES COMMANDS TO BE READ FROM CSQUCMD DDNAME  
COMMAND  
* THE NEXT SET OF COMMANDS WILL COME FROM 'OTHER' DDNAME  
COMMAND DDNAME(OTHER)  
* THE NEXT STATEMENT CAUSES COMMANDS TO BE READ FROM CSQUCMD  
* DDNAME AND ISSUED ON QUEUE MANAGER CSQ2 WITH A RESPONSE TIME  
* OF 10 SECONDS  
COMMAND TGTQMgr(CSQ2) RESPTIME(10)  
/*
```

Obrázek 7. Ukázka JCL pro zadání příkazů IBM MQ pomocí rozhraní CSQUTIL

## Vytvoření seznamu příkazů DEFINE

V produktu Obrázek 8 na stránce 1884 obsahuje datová sada, na kterou odkazuje název DDname CMDINP, sadu příkazů DISPLAY. Tyto příkazy DISPLAY uvádějí generické názvy pro každý typ objektu (kromě samotného správce front). Spustíte-li tyto příkazy, bude vytvořen seznam obsahující všechny objekty produktu IBM MQ. V těchto příkazech DISPLAY je zadáno klíčové slovo ALL, aby bylo zajištěno, že všechny atributy všech objektů jsou zahrnuty v seznamu a že jsou zahrnuty všechny dispozice skupiny sdílení front.

**Poznámka:** Není-li příkaz DISPLAY STGCLASS zadán jako první příkaz, může dojít k tomu, že správce front nebude úspěšně zpracován definicí STGCLASS, protože definice STGCLASS musí být definovány dříve, než budou definovány asociované objekty fronty. MAKEDEFS generuje výstup na základě pořadí vstupních příkazů DISPLAY.

Klíčové slovo MAKEDEF způsobí, že tento seznam bude převeden na odpovídající sadu příkazů DEFINE NOREPLACE (ALTER pro správce front). Tyto příkazy jsou vloženy do datové sady, na kterou odkazuje

parametr *ddname2* v klíčovém slově MAKEDEF, tj. OUTPUT1. Spustíte-li tuto sadu příkazů, produkt IBM MQ znovu vygeneruje všechny definice objektů ve správci front.

```
//QDEFS EXEC PGM=CSQUTIL,PARM='CSQ1'  
//STEPLIB DD DISP=SHR,DSN=thlqua1.SCSQANLE  
// DD DISP=SHR,DSN=thlqua1.SCSQAUTH  
//OUTPUT1 DD DISP=OLD,DSN=MY.COMMANDS(DEFs)  
//SYSPRINT DD SYSOUT=*  
//SYSIN DD *  
COMMAND DDNAME(CMDINP) MAKEDEF(OUTPUT1)  
/*  
//CMDINP DD *  
DISPLAY STGCLASS(*) ALL QSGDISP(QMGR)  
DISPLAY STGCLASS(*) ALL QSGDISP(GROUP)  
DISPLAY CFSTRUCT(*) ALL  
  
DISPLAY QUEUE(*) ALL QSGDISP(QMGR)  
DISPLAY QUEUE(*) ALL QSGDISP(GROUP)  
DISPLAY QUEUE(*) ALL QSGDISP(SHARED)  
DISPLAY TOPIC(*) ALL QSGDISP(QMGR)  
DISPLAY TOPIC(*) ALL QSGDISP(GROUP)  
DISPLAY NAMELIST(*) ALL QSGDISP(QMGR)  
DISPLAY NAMELIST(*) ALL QSGDISP(GROUP)  
DISPLAY PROCESS(*) ALL QSGDISP(QMGR)  
DISPLAY PROCESS(*) ALL QSGDISP(GROUP)  
DISPLAY CHANNEL(*) ALL QSGDISP(QMGR)  
DISPLAY CHANNEL(*) ALL QSGDISP(GROUP)  
DISPLAY AUTHINFO(*) ALL QSGDISP(QMGR)  
DISPLAY AUTHINFO(*) ALL QSGDISP(GROUP)  
DISPLAY CHLAUTH('*') ALL  
DIS SUB(*) SUBTYPE(ADMIN) ALL DISTYPE(DEFINED)  
  
DISPLAY QMGR ALL  
  
/*
```

Obrázek 8. Ukázka JCL pro použití volby MAKEDEF funkce COMMAND

### Vytvoření seznamu příkazů ALTER

V produktu Obrázek 9 na stránce 1884 datová sada, na kterou se odkazuje DDname CMDINP, obsahuje příkaz DISPLAY, který vytvoří seznam všech lokálních front s názvy začínajícími "ABC".

Klíčové slovo MAKEALT způsobí, že tento seznam bude převeden na odpovídající sadu příkazů ALTER, z nichž každý obsahuje data z datové sady, na kterou odkazuje DDname CMDALT. Tyto příkazy jsou vloženy do datové sady, na kterou odkazuje parametr *ddname2* klíčového slova MAKEALT, tj. OUTPUTA. Spustíte-li tuto sadu příkazů, všechny lokální fronty s názvy začínajícími "ABC" budou zakázány pro PUT a GET.

```
//QALTS EXEC PGM=CSQUTIL,PARM='CSQ1 '  
//STEPLIB DD DISP=SHR,DSN=thlqua1.SCSQANLE  
// DD DISP=SHR,DSN=thlqua1.SCSQAUTH  
//OUTPUTA DD DISP=OLD,DSN=MY.COMMANDS(ALTS)  
//SYSPRINT DD SYSOUT=*  
//SYSIN DD *  
COMMAND DDNAME(CMDINP) MAKEALT(OUTPUTA) DATA(CMDALT)  
/*  
//CMDINP DD *  
DISPLAY QLOCAL(ABC*)  
/*  
//CMDALT DD *  
PUT(DISABLED) +  
GET(DISABLED)  
/*
```

Obrázek 9. Ukázka JCL pro použití volby MAKEALT funkce COMMAND

## Vytvoření souboru definice kanálu klienta

V produktu Obrázek 10 na stránce 1885 obsahuje datová sada, na kterou odkazuje DDname CMDCHL, příkaz DISPLAY CHANNEL a příkaz DISPLAY AUTHINFO. Příkazy DISPLAY uvádějí generický název a klíčové slovo ALL je uvedeno, aby se zajistilo, že všechny atributy jsou zahrnuty.

Klíčové slovo MAKECLNT převádí tyto atributy na příslušnou sadu definic kanálů klienta. Ty jsou vloženy do datové sady, na kterou odkazuje parametr *ddname3* klíčového slova MAKECLNT, tj. OUTCLNT, který je připraven ke stažení na klientský počítač.

```
//CLIENT EXEC PGM=CSQUTIL, PARM='CSQ1'  
//STEPLIB DD DISP=SHR, DSN=th1qua1.SCSQANLE  
// DD DISP=SHR, DSN=th1qua1.SCSQAUTH  
//OUTCLNT DD DISP=OLD, DSN=MY.CLIENTS  
//SYSPRINT DD SYSOUT=*  
//SYSIN DD *  
COMMAND DDNAME(CMDCHL) MAKECLNT(OUTCLNT)  
/*  
//CMDCHL DD *  
DISPLAY CHANNEL(*) ALL TYPE(CLNTCONN)  
DISPLAY AUTHINFO(*) ALL  
/*
```

Obrázek 10. Ukázka JCL pro použití volby MAKECLNT funkce COMMAND

## Poznámky k použití pro PŘÍKAZ CSQUTIL

1. Pravidla pro zadávání příkazů ve vstupní datové sadě jsou stejná jako pravidla pro inicializační datové sady:

- Datová sada musí mít délku záznamu 80.
- Významné jsou pouze sloupce 1 až 72. Sloupce 73 až 80 se ignorují.
- Záznamy s hvězdičkou (\*) ve sloupci 1 jsou interpretovány jako komentáře a jsou ignorovány.
- Prázdné záznamy se ignorují.
- Každý příkaz musí začínat na novém záznamu.
- Koncové-znamená pokračovat od sloupce 1 dalšího záznamu.
- Koncový znak + znamená pokračovat od prvního nemezerových sloupců dalšího záznamu.
- Maximální počet znaků povolených v příkazu je 32 762.

S dalším pravidlem:

- Středník (;) lze použít k ukončení příkazu; zbývající data v záznamu jsou ignorována.

Další informace o pravidlech pro sestavování příkazů IBM MQ viz [“Sestavování příkazových skriptů” na stránce 631](#).

2. Výstup z příkazu “ZOBRAZIT QMGR” na stránce 1118 obsahuje všechny atributy správce front. Použití příkazu **DISPLAY QMGR** jako součásti MAKEDEF může generovat příkaz ALTER, který nelze zadat před aktivním inicializačním kanálem kanálu.

Vzhledem k tomu, že nastavení hodnoty PSCLUS (DISABLED) lze provést pouze v případě, že je iniciátor kanálu aktivní, může být nutné upravit výsledný příkaz ALTER tak, aby se nepokoušel nastavit hodnotu PSCLUS (DISABLED), dokud nebude kanál iniciator aktivní.

3. Uvedete-li klíčové slovo MAKEDEF:

- Ve vstupní datové sadě musí příkazy DISPLAY pro objekty obsahovat parametr ALL tak, aby byla vytvořena úplná definice každého objektu. Viz [Obrázek 8 na stránce 1884](#).
- Chcete-li získat úplnou definici, musíte DISPLAY následující:
  - fronty

- téma
- Seznamy názvů
- Definice procesů
- kanály
- Paměťové třídy
- objekty ověřovacích informací
- Struktury prostředku CF
- Záznamy ověření kanálu
- správce front

**Poznámka:** Příkazy DEFINE se negenerují pro žádné lokální fronty, které lze identifikovat jako dynamické, nebo pro kanály, které byly definovány automaticky.

- Neuvádějte stejnou datovou sadu MAKEDEF pro více než jednu funkci COMMAND, pokud její příkaz DD neurčuje sekvenční datovou sadu s DISP=MOD.

4. Určíte-li klíčová slova MAKEREP, MAKEALT nebo MAKEDEL, postupujte takto:

- Do vstupní datové sady zahrňte příkazy DISPLAY, které vybírají sadu objektů, pro které chcete generovat příkazy.
- Pro MAKEREP a MAKEALT se data (jsou-li nějaká) z datové sady určené klíčovým slovem DATA připojí ke každému vygenerovanému příkazu přesně tak, jak jste zadali. Formát datové sady a pravidla pro zadávání dat příkazu jsou stejné jako pro vstupní datovou sadu příkazu. Protože ke každému příkazu je připojena stejná data, chcete-li zpracovat několik sad objektů, budete muset použít několik samostatných funkcí COMMAND, přičemž každá z nich má jinou datovou sadu DATA.
- Příkazy se negenerují pro kanály, které byly definovány automaticky.

5. Uvedete-li klíčová slova MAKEDEF, MAKEREP, MAKEALT nebo MAKEDEL, jsou příkazy generovány pouze pro objekty nahlášené cílovým správcem front (určené klíčovým slovem TGTQMGR nebo výchozím nastavením), i když je CMDSCOPE použit v příkazech DISPLAY. Chcete-li generovat příkazy pro několik správců front v rámci skupiny sdílení front, použijte pro každou z nich samostatnou funkci COMMAND.

Objekty ve skupině sdílení front, fronty, procesy, kanály, paměťové třídy a objekty ověřovacích informací by měly mít dva příkazy DISPLAY, jeden s QSGDISP (QMGR) a jeden s QSGDISP (GROUP). Fronty by měly mít třetí s QSGDISP (SHARED). QSGDISP (COPY) není nutné uvádět, protože požadované příkazy budou generovány automaticky, když jsou vydány příkazy pro objekty s QSGDISP (GROUP).

6. Neuvádějte stejnou datovou sadu MAKEDEF, MAKEREP, MAKEALT nebo MAKEDEL pro více než jednu funkci COMMAND, pokud jeho příkaz DD neurčuje sekvenční datovou sadu s DISP=MOD.

7. Určíte-li klíčové slovo MAKECLNT:

- Ve vstupní datové sadě musí příkazy zobrazení pro kanály a objekty ověřovacích informací obsahovat parametr ALL tak, aby byla vytvořena úplná definice každého objektu kanálu a informace o ověření.
- Pokud příkaz DISPLAY vrátí informace pro konkrétní kanál více než jednou, použije se pouze poslední sada informací.
- Neuvádějte stejnou datovou sadu souboru definice klienta pro více než jednu funkci COMMAND, pokud jeho příkaz DD neurčuje sekvenční datovou sadu s DISP=MOD.

8. Výsledky příkazů DISPLAY použitých ve spojení s parametrem MAKEDEF, MAKEREP, MAKEALT, MAKEDEL nebo MAKECLNT jsou také odeslány do definice SYSPRINT.

9. Pokud zadáte klíčové slovo FAILURE, je příkaz určen k úspěchu nebo selhání podle kódů vrácených ve zprávě CSQN205I. Je-li návratový kód 00000000 a kód příčiny je 00000000 nebo 00000004, je to úspěch; pro všechny ostatní hodnoty je to selhání.

10. Funkce COMMAND je určena k úspěchu pouze v případě, že:

- Všechny příkazy ve vstupní datové sadě jsou čteny a vydávány a získají odezvu z produktu IBM MQ bez ohledu na to, zda odezva indikuje úspěšné provedení příkazu, či nikoli.
- Pokud je zadán FAILURE (CONTINUE) nebo FAILURE (STOP), je každý příkaz vydán úspěšně.

Pokud příkaz COMMAND selže, nepokusí se žádné další funkce CSQUTIL.


11. Potřebujete oprávnění potřebné k použití front příkazového serveru (SYSTEM.COMMAND.INPUT, SYSTEM.COMMAND.REPLY.MODEL a SYSTEM.CSQUTIL. \*) a použít příkazy IBM MQ, které chcete vydat.

## Vytváření seznamu příkazů define IBM MQ (SDEFS)

Funkci SDEFS služby CSQUTIL můžete použít k vytvoření seznamu příkazů DEFINE popisujících objekty ve správci front nebo ve skupině sdílení front.

Volby CSQUTIL SDEFS a CSQUTIL s volbou MAKEDEF lze použít k vytvoření sady příkazů MQSC pro opětovné vytvoření objektů, které jsou aktuálně definovány ve správci front.

Rozdíl mezi dvěma je, že COMMAND CSQUTIL musí být spuštěn pro aktivního správce front a je nejvhodnější pro pravidelné zálohování definic objektů, zatímco CSQUTIL SDEFS lze použít k opětovnému vytvoření definic pro správce front, který není momentálně spuštěn. To způsobí, že volba CSQUTIL SDEFS bude vhodnější pro scénáře zotavení.



- [Klíčová slova a parametry](#)
- [examples, příklady](#)
- [Poznámky k používání](#)

## Klíčová slova a parametry

### objekt

Uvádí typ objektu, který má být vypsán.

Hodnota QUEUE obsahuje seznam front všech typů, jako kdybyste zadali QALIAS, QLOCAL, QMODEL a QREMOTE.

### QSGDISP

Uvádí, odkud se získávají informace o definici objektu. V závislosti na tom, jak byl objekt definován, jsou tyto informace buď:

- Na stránce nastavené jako nula, na kterou odkazuje příkaz CSQP0000 DD, nebo
- Ve sdíleném úložišti produktu Db2 .

Povolené hodnoty jsou zobrazeny v [Tabulka 104](#) na stránce 1888.

<i>Tabulka 104. Parametry SDEFS QSGDISP a jejich akce</i>	
<b>parametr QSGDISP</b>	<b>Co dělá obslužný program SDEFS</b>
QMGR	Vytvoří příkazy DEFINE pro uvedený typ objektu z definic, které se nacházejí na sadě stránek nula, na které odkazuje příkaz CSQP0000 DD. (1) Zahrnou se pouze objekty definované s QSGDISP (QMGR).
COPY	Vytvoří příkazy DEFINE pro uvedený typ objektu z definic, které se nacházejí na sadě stránek nula, na které odkazuje příkaz CSQP0000 DD. (1) Zahrnou se pouze objekty definované s QSGDISP (COPY).
PRIVATE	Vytvoří příkazy DEFINE pro uvedený typ objektu z definic, které se nacházejí na sadě stránek nula, na které odkazuje příkaz CSQP0000 DD. (1) Zahrnuty jsou objekty QSGDISP (QMGR) a QSGDISP (COPY).
SKUPINA	Vytvoří příkazy DEFINE pro uvedený typ objektu z definic zahrzených v tabulkách definic prostředku Db2 pro uvedenou skupinu sdílení front. Zahrnou se pouze objekty definované s QSGDISP (GROUP). Nepožaduje se žádný příkaz CSQP0000 DD; subsystém Db2 uvedený v definici objektu je přístupný. Knihovna Db2 db2qual.SDSNLOAD je povinná.
SHARED	Vytvoří příkazy DEFINE pro všechny lokální fronty definované s QSGDISP (SHARED) pomocí přístupu k tabulce definic prostředku Db2 pro uvedenou skupinu sdílení front. Tento parametr je povolen pouze s OBJECT (QLOCAL) nebo OBJECT (QUEUE). Nepožaduje se žádný příkaz CSQP0000 DD; subsystém Db2 uvedený v definici objektu je přístupný. Knihovna Db2 db2qual.SDSNLOAD je povinná.

**Notes:**

1. Protože je k dispozici pouze přístup k sadě stránek, je třeba zajistit, aby správce front nebyl spuštěn.

**MAKEDEF ( ddname2 )**

Uvádí, že definovat příkazy generované pro objekt se umístí do výstupní datové sady identifikované názvem DDname. Datová sada by měla být RECFM=FB, LRECL=80. Tato datová sada pak může být použita jako vstup pro pozdější vyvolání funkce COMMAND, nebo může být začleněna do inicializačních datových sad CSQINP1 a CSQINP2.

Vygenerované příkazy jsou DEFINE NOREPLACE, se všemi atributy a hodnotami pro objekt.

**Poznámka:** Příkazy DEFINE se negenerují pro žádné lokální fronty, které lze identifikovat jako dynamické, nebo pro kanály, které byly definovány automaticky.



## Příklady

```
//SDEFS EXEC PGM=CSQUTIL
//STEPLIB DD DISP=SHR,DSN=thlqual.SCSQANLE
// DD DISP=SHR,DSN=thlqual.SCSQAUTH
//CSQP0000 DD DISP=OLD,DSN=pageset.dsname0
//OUTPUT1 DD DISP=OLD,DSN=MY.COMMANDS(DEFS)
//SYSPRINT DD SYSOUT=*
//SYSIN DD *
SDEFS OBJECT(Queue) MAKEDEF(OUTPUT1)
/*
```

Obrázek 11. Ukázka JCL pro funkci SDEFS CSQUTIL

```
//SDEFS EXEC PGM=CSQUTIL,PARM='Qsgname,Dsgname,Db2name'
//STEPLIB DD DISP=SHR,DSN=thlqual.SCSQANLE
// DD DISP=SHR,DSN=thlqual.SCSQAUTH
// DD DISP=SHR,DSN=db2qual.SDSNLOAD
//OUTPUT1 DD DISP=OLD,DSN=MY.COMMANDS(DEFS)
//SYSPRINT DD SYSOUT=*
//SYSIN DD *
SDEFS OBJECT(QLOCAL) QSGDISP(SHARED) MAKEDEF(OUTPUT1)
/*
```

Obrázek 12. Ukázka skriptu JCL pro funkci SDEFS objektu CSQUTIL pro objekty ve sdíleném úložišti produktu Db2

```
//CSQUTIL JOB CLASS=A,MSGCLASS=H,NOTIFY=&SYSUID,REGION=0M
//PS00 EXEC PGM=CSQUTIL
//STEPLIB DD DISP=SHR,DSN=thlqual.SCSQAUTH
// DD DISP=SHR,DSN=thlqual.SCSQANLE
//CSQP0000 DD DISP=OLD,DSN=pageset.dsname0
//OUTPUT1 DD DISP=OLD,DSN=MY.COMMANDS(CHANNEL)
//OUTPUT2 DD DISP=OLD,DSN=MY.COMMANDS(AUTHINFO)
//OUTPUT3 DD DISP=OLD,DSN=MY.COMMANDS(NAMELIST)
//OUTPUT4 DD DISP=OLD,DSN=MY.COMMANDS(PROCESS)
//OUTPUT5 DD DISP=OLD,DSN=MY.COMMANDS(QALIAS)
//OUTPUT6 DD DISP=OLD,DSN=MY.COMMANDS(QLOCAL)
//OUTPUT7 DD DISP=OLD,DSN=MY.COMMANDS(QMODEL)
//OUTPUT8 DD DISP=OLD,DSN=MY.COMMANDS(QREMOTE)
//OUTPUT9 DD DISP=OLD,DSN=MY.COMMANDS(Queue)
//OUTPUT0 DD DISP=OLD,DSN=MY.COMMANDS(STGCLASS)
//OUTPUTA DD DISP=OLD,DSN=MY.COMMANDS(TOPIC)
//SYSPRINT DD SYSOUT=*
//SYSIN DD *
SDEFS OBJECT(CHANNEL) MAKEDEF(OUTPUT1)
SDEFS OBJECT(AUTHINFO) MAKEDEF(OUTPUT2)
SDEFS OBJECT(NAMELIST) MAKEDEF(OUTPUT3)
SDEFS OBJECT(PROCESS) MAKEDEF(OUTPUT4)
SDEFS OBJECT(QALIAS) MAKEDEF(OUTPUT5)
SDEFS OBJECT(QLOCAL) MAKEDEF(OUTPUT6)
SDEFS OBJECT(QMODEL) MAKEDEF(OUTPUT7)
SDEFS OBJECT(QREMOTE) MAKEDEF(OUTPUT8)
SDEFS OBJECT(Queue) MAKEDEF(OUTPUT9)
SDEFS OBJECT(STGCLASS) MAKEDEF(OUTPUT0)
SDEFS OBJECT(TOPIC) MAKEDEF(OUTPUTA)
/*
```

Obrázek 13. Ukázka JCL pro funkci SDEFS CSQUTIL při obnově všech objektů z platné sady stránek nula

## Poznámky k použití

1. V případě lokálních definic nepoužívejte SDEFS pro správce front, který je spuštěn, protože výsledky budou nepředvídatelné. Můžete se vyhnout nechtěnému tomu, že použijete DISP=OLD v příkazu

CSQP0000 DD. U sdílených nebo skupinových definic front nezáleží na tom, protože informace jsou odvozeny z Db2.

2. Používáte-li SDEFS pro lokální fronty, nemusíte uvádět název správce front. U sdílených a skupinových definic front je však vyžadováno jméno správce front pro přístup k produktu Db2.
3. Chcete-li použít funkci SDEFS v úloze více než jednou, uveďte pro každé vyvolání funkce jiné názvy dat a datové sady, nebo uveďte sekvenční datovou sadu a DISP=MOD v příkazech DD.
4. Pokud funkce SDEFS selže, nepokusí se žádné další funkce CSQUTIL.
5. Funkce SDEFS nepodporuje objekty CHLAUTH, SUB, CFSTRUCT nebo QMGR. Chcete-li tyto objekty zálohovat, použijte funkci [CSQUTIL COMMAND](#).

### Související informace

Obslužný program IBM MQ (CSQUTIL)

## Kopírování front do datové sady v době, kdy je správce front spuštěn (COPY)


Funkci COPY produktu CSQUTIL můžete použít ke kopírování zpráv ve frontě do sekvenční datové sady, zatímco je správce front spuštěn, aniž byste zničili všechny zprávy v původních frontách.

Rozsah funkce COPY je určen klíčovým slovem, které jste zadali v prvním parametru. Můžete buď zkopírovat všechny zprávy z pojmenované fronty, nebo všechny zprávy ze všech front na pojmenované sadě stránek.

Použijte doplňkovou funkci, LOAD, abyste obnovili zprávy do jejich odpovídajících front.

### Poznámka:

1. Chcete-li kopírovat definice objektů z uvedené sady stránek, použijte COPYPAGE.
2. Chcete-li zkopírovat zprávy do datové sady, když je správce front zastaven, použijte příkaz SCOPY.
3. Informace o tom, jak se vyhnout problémům s duplicitními zprávami, pokud tato funkce selže, viz téma [Synchronizační body v aplikacích produktu IBM MQ for z/OS](#).
4. Alternativním přístupem k funkci COPY je použití obslužného programu "[dmpmqmsg](#)" na stránce 46, který je v mnoha případech více flexibilní.



- [Klíčová slova a parametry](#)
- [Příklad](#)
- [Poznámky k používání](#)

## Klíčová slova a parametry

### FRONTA (*q-name*)

Uvádí, že zprávy ve jmenované frontě mají být kopírovány. Klíčové slovo QUEUE může být zkráceno na Q.

*q-name* uvádí název fronty, která má být kopírována. V tomto jménu se rozlišují velká a malá písmena.

### PSID (*psid-number*)

Uvádí, že všechny zprávy ve všech frontách v uvedené sadě stránek mají být kopírovány.

*psid-number* je identifikátor sady stránek, který uvádí sadu stránek, která má být použita. Tento identifikátor je dvouciferné celé číslo (celé číslo) představující jednu sadu stránek.

### DEFTYPE

Určuje, zda se mají kopírovat dynamické fronty:

#### ALL

Zkopírujte všechny fronty; jedná se o výchozí nastavení.

#### Předdefinovaný

Nezahrnujte dynamické fronty. Jedná se o stejnou sadu front, které jsou vybrány pomocí funkcí COMMAND a SDEFS s parametrem MAKEDEF.

### DDNAME (*ddname*)

Uvádí, že se zprávy mají zkopírovat do pojmenované datové sady. Je-li toto klíčové slovo vynecháno, použije se výchozí název objektu DDname (CSQUOUT). Klíčové slovo DDname může být zkráceno na DD.

*ddname* určuje název DDname cílové datové sady, který se používá k ukládání zpráv. Formát věty této datové sady musí být proměnný blok pro sloučené oblasti (VBS).

## Příklad

```
//COPY EXEC PGM=CSQUTIL,PARM='CSQ1',REGION=0M
//STEPLIB DD DISP=SHR,DSN=thlqua1.SCSQANLE
// DD DISP=SHR,DSN=thlqua1.SCSQAUTH
//OUTPUTA DD DSN=SAMPLE.UTILITY.COPYA,DISP=(NEW,CATLG),
// SPACE=(CYL,(5,1),RLSE),UNIT=SYSDA,
// DCB=(RECFM=VBS,BLKSIZE=23200)
//CSQUOUT DD DSN=SAMPLE.UTILITY.COPY3,DISP=(NEW,CATLG),
// SPACE=(CYL,(5,1),RLSE),UNIT=SYSDA,
// DCB=(RECFM=VBS,BLKSIZE=23200)
//SYSPRINT DD SYSOUT=*
//SYSIN DD *
* COPY WHOLE PAGE SET TO 'CSQUOUT'
COPY PSID(03)
* COPY ONE QUEUE TO 'OUTPUT'
COPY QUEUE(ABC123A) DDNAME(OUTPUTA)
/*
```

Obrázek 14. Ukázka JCL pro funkce CSQUTIL COPY

## Poznámky k použití

1. Počet zahrnutých front nesmí být používán při spuštění funkce.
2. Chcete-li pracovat s rozsahem sad stránek, zopakujte funkci COPY pro každou sadu stránek.
3. Funkce funguje pouze v lokálních frontách.
4. Funkce COPY PSID je považována za úspěšnou pouze tehdy, pokud úspěšně okopíruje všechny fronty v sadě stránek.
5. Pokud se pokusíte zkopírovat prázdnou frontu (explicitně prostřednictvím COPY QUEUE nebo protože existuje jedna nebo více prázdných front na sadě stránek, které kopírujete), data označující toto se zapíší do sekvenční datové sady a kopie je považována za úspěch. Pokud se však pokusíte zkopírovat

neexistující frontu nebo sadu stránek neobsahující žádné fronty, funkce COPY selže a do datové sady se nezapíše žádná data.

6. Pokud operace COPY selže, nepokusí se žádné další funkce CSQUTIL.
7. Chcete-li použít funkci COPY více než jednou v úloze, uveďte pro každé vyvolání funkce jiné názvy dat a datové sady, nebo uveďte sekvenční datovou sadu a DISP=MOD v příkazech definice dat.
8. Potřebujete oprávnění potřebné k použití front příkazového serveru (SYSTEM.COMMAND.INPUT, SYSTEM.COMMAND.REPLY.MODEL a SYSTEM.CSQUTIL. \*), chcete-li použít příkazy DISPLAY QUEUE a DISPLAY STGCLASS MQSC a otevřít fronty, které chcete zkopírovat, s volbami MQOO\_INPUT\_EXCLUSIVE a MQOO\_BROWSE.
9. Hodnota 0M pro parametr **REGION** znamená, že úloha má povoleno mít velikost úložiště, které potřebuje. Pokud se však úloha snaží získat příliš mnoho paměti, může mít dopad na jiné úlohy v systému. V ideálním případě byste měli omezit velikost oblasti REGION a určit absolutní maximální hodnotu, kterou může úloha získat.

## Kopírování front do datové sady v době, kdy není správce front spuštěn (SCOPY)


Funkci SCOPY funkce CSQUTIL můžete použít ke kopírování zpráv ve frontě do sekvenční datové sady, pokud správce front není spuštěn, aniž by se zničily všechny zprávy v původních frontách.

Rozsah funkce SCOPY je určen klíčovým slovem, které uvedete v prvním parametru. Můžete buď zkopírovat všechny zprávy z pojmenované fronty, nebo všechny zprávy ze všech front na pojmenované sadě stránek.

Použijte doplňkovou funkci, LOAD, abyste obnovili zprávy do jejich front.

Chcete-li použít funkci SCOPY, název DDname CSQP0000, musíte určit datovou sadu s nulovou sadou stránek pro požadovaný subsystém.

**Poznámka:** Funkce SCOPY není provozována ve sdílených frontách.



- [Klíčová slova a parametry](#)
- [Příklad](#)
- [Poznámky k používání](#)

### Klíčová slova a parametry

#### FRONTA (*q-name*)

Uvádí, že zprávy ve jmenované frontě mají být kopírovány. Klíčové slovo QUEUE může být zkráceno na Q.

*q-name* uvádí název fronty, která má být kopírována. V tomto jménu se rozlišují velká a malá písmena.

Název DDID CSQP00 *nn* musí určovat datovou sadu s použitím sady stránek *nn* pro požadovaný subsystém, kde *nn* je číslo sady stránek, kde se fronta nachází.

### PSID (*psid-number*)

Uvádí, že všechny zprávy ve všech frontách v uvedené sadě stránek mají být kopírovány.

*psid-number* je identifikátor sady stránek, který uvádí sadu stránek, která má být použita. Tento identifikátor je dvouciferné celé číslo (celé číslo) představující jednu sadu stránek.

Název DDname CSQP00 *číslo\_psid* musí určovat datovou sadu s požadovanou sadou stránek pro požadovaný subsystém.

### DEFTYPE

Určuje, zda se mají kopírovat dynamické fronty:

#### ALL

Zkopírujte všechny fronty; jedná se o výchozí nastavení.

#### Předdefinovaný

Nezahrnujte dynamické fronty. Jedná se o stejnou sadu front, které jsou vybrány pomocí funkcí COMMAND a SDEFS s parametrem MAKEDEF.

Tento parametr je platný pouze, pokud zadáte PSID.

### DDNAME (*ddname*)

Uvádí, že se zprávy mají zkopírovat do pojmenované datové sady. Je-li toto klíčové slovo vynecháno, použije se výchozí název objektu DDname (CSQUOUT). Klíčové slovo DDname může být zkráceno na DD.

*ddname* určuje název DDname cílové datové sady, který se používá k ukládání zpráv. Formát věty této datové sady musí být proměnný blok pro sloučené oblasti (VBS).

Neuvádějte stejný DDname na více než jeden příkaz SCOPY, pokud jeho příkaz DD neurčuje sekvenční datovou sadu s DISP=MOD.

### Příklad

```
//SCOPY EXEC PGM=CSQUTIL,REGION=0M
//STEPLIB DD DISP=SHR,DSN=thlqua1.SCSQANLE
// DD DISP=SHR,DSN=thlqua1.SCSQAUTH
//OUTPUTA DD DSN=SAMPLE.UTILITY.COPYA,DISP=(NEW,CATLG),
// SPACE=(CYL,(5,1),RLSE),UNIT=SYSDA,
// DCB=(RECFM=VBS,BLKSIZE=23200)
//CSQUOUT DD DSN=SAMPLE.UTILITY.COPY3,DISP=(NEW,CATLG),
// SPACE=(CYL,(5,1),RLSE),UNIT=SYSDA,
// DCB=(RECFM=VBS,BLKSIZE=23200)
//CSQP0000 DD DISP=OLD,DSN=pageset.dsname0
//CSQP0003 DD DISP=OLD,DSN=pageset.dsname3
//CSQP0006 DD DISP=OLD,DSN=pageset.dsname6
//SYSPRINT DD SYSOUT=*
//SYSIN DD *
* COPY WHOLE PAGE SET TO 'CSQUOUT'
SCOPY PSID(03)
* COPY ONE QUEUE TO 'OUTPUT' - QUEUE IS ON PAGE SET 6
SCOPY QUEUE(ABC123A) DDNAME(OUTPUTA)
/*
```

Obrázek 15. Ukázka JCL pro funkce CSQUTIL SCOPY

### Poznámky k použití

1. Nepoužívejte operaci SCOPY pro správce front, který je spuštěn, protože výsledky jsou nepředvídatelné. Můžete se vyhnout nechtěnému tomu, že použijete DISP=OLD v příkazu DD set DD.
2. Použijete-li příkaz SCOPY, není třeba zadávat název správce front.


3. Chcete-li pracovat s rozsahem sad stránek, opakujte funkci SCOPY pro každou sadu stránek.
4. Funkce funguje pouze v lokálních frontách a pouze pro trvalé zprávy.
5. Funkce SCOPY PSID je považována za úspěšnou pouze tehdy, pokud úspěšně okopíruje všechny fronty v sadě stránek. Je-li zpracována prázdná fronta, data označující toto je zapsána do sekvenční datové sady. Nemá-li sada stránek žádné fronty, funkce SCOPY selže a do datové sady se nezapiší žádná data.
6. Pokud se pokusíte zkopírovat prázdnou frontu explicitně příkazem SCOPY QUEUE, data označující toto je zapsána do sekvenční datové sady a kopie je považována za úspěch. Pokud se však pokusíte zkopírovat neexistující frontu, funkce SCOPY selže a do datové sady se nezapiší žádná data.
7. Pokud funkce SCOPY selže, nebudou provedeny žádné další funkce CSQUTIL.
8. Chcete-li použít funkci SCOPY více než jednou v úloze, uveďte pro každé vyvolání funkce jiné názvy dat a datové sady, nebo uveďte sekvenční datovou sadu a DISP=MOD v příkazech definice dat.
9. Hodnota 0M pro parametr **REGION** znamená, že úloha má povoleno mít velikost úložiště, které potřebuje. Pokud se však úloha snaží získat příliš mnoho paměti, může mít dopad na jiné úlohy v systému. V ideálním případě byste měli omezit velikost oblasti REGION a určit absolutní maximální hodnotu, kterou může úloha získat.

## Analýza dat fronty zkopírovaných do datové sady pomocí příkazu COPY nebo SCOPY pomocí příkazu ANALYZE

Toto téma popisuje analýzu dat fronty zkopírovaných do dat nastavených pomocí příkazu COPY nebo SCOPY.

Tato funkce čte a analyzuje datovou sadu (vytvořenou pomocí příkazu COPY nebo SCOPY) a pro každou frontu se zobrazí následující údaje:

- Název fronty
- počet zpráv pro frontu
- celková délka zpráv



- [“Klíčová slova a parametry” na stránce 1894](#)
- [“Příklad” na stránce 1895](#)
- [“Poznámky k použití” na stránce 1895](#)

### Klíčová slova a parametry

#### DDNAME (*ddname*)

Uvádí datovou sadu, která má být zpracována. Toto klíčové slovo může být zkráceno na DD.

*ddname* uvádí název DDname, který identifikuje cílovou datovou sadu předchozí operace COPY nebo SCOPY. Tento název nerozlišuje velikost písmen a může mít délku až osm znaků.

## Příklad

```
//LOAD EXEC PGM=CSQUTIL
//STEPLIB DD DISP=SHR,DSN=thlqual.SCSQANLE
// DD DISP=SHR,DSN=thlqual.SCSQAUTH
//OUTPUTA DD DSN=MY.UTILITY.OUTPUTA,DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=*
//SYSIN DD *
ANALYZE DDNAME(OUTPUTA)
```

Obrázek 16. Ukázka JCL pro funkci CSQUTIL ANALYZE

## Poznámky k použití

1. Pokud vynecháte název DDname (ddname), použije se výchozí název DDname (CSQUINP).

## Vyprázdnění fronty všech zpráv (EMPTY)

Funkci EMPTY produktu CSQUTIL můžete použít k odstranění všech zpráv z pojmenované fronty nebo všech front na dané sadě stránek.

Správce front musí být spuštěn. Rozsah funkce je určen klíčovým slovem, které jste zadali v prvním parametru.

Použijte tuto funkci s opatrností. Vymazávají se pouze zprávy, z nichž již byly kopie vytvořeny.

**Poznámka:** Informace o tom, jak se vyhnout problémům s duplicitními zprávami, pokud tato funkce selže, naleznete v příručce [“Synchronizační body”](#) na stránce 1872 .

### Správa front (EMPTY)

►► EMPTY — [ Výběr objektu ] ◄◄

#### Výběr objektu

►► QUEUE — ( — *q-název* — ) ◄◄  
PSID — ( — *číslo\_psid* — ) ◄◄

- [Klíčová slova a parametry](#)
- [Příklad](#)
- [Poznámky k používání](#)

## Klíčová slova a parametry

Je třeba určit rozsah funkce EMPTY. Vyberte jednu z následujících možností:

### FRONTA (*q-name*)

Určuje, že zprávy mají být odstraněny z pojmenované fronty. Toto klíčové slovo může být zkráceno na Q.

*q-name* uvádí název fronty, ze které se mají odstranit zprávy. Tento název rozlišuje velká a malá písmena.

### PSID (*psid-number*)

Určuje, že všechny zprávy mají být odstraněny ze všech front v dané sadě stránek.

Parametr *psid-number* určuje identifikátor sady stránek. Tento identifikátor je dvouciferné celé číslo (celé číslo) představující jednu sadu stránek.

## Příklad

```
//EMPTY EXEC PGM=CSQUTIL,PARM=('CSQ1')
//STEPLIB DD DISP=SHR,DSN=thlqual.SCSQANLE
// DD DISP=SHR,DSN=thlqual.SCSQAUTH
//SYSPRINT DD SYSOUT=*
//SYSIN DD *
EMPTY QUEUE (SPARE)
EMPTY PSID(66)
/*
```

Obrázek 17. Ukázka skriptu JCL pro funkci CSQUTIL EMPTY

## Poznámky k použití

1. Počet zahrnutých front nesmí být používán při vyvolání funkce.
2. Tato funkce pracuje pouze s lokálními frontami.
3. Chcete-li pracovat s rozsahem sad stránek, opakujte funkci EMPTY pro každou sadu stránek.
4. Nemůžete vyprázdnit vstupní frontu systému-příkaz (SYSTEM.COMMAND.INPUT).
5. Funkce EMPTY PSID je považována za úspěšnou pouze tehdy, pokud úspěšně vyprázdní všechny fronty na dané sadě stránek.
6. Pokud vyprázdní frontu, která je již prázdná (explicitně pomocí EMPTY QUEUE, nebo protože existuje jedna nebo více prázdných front na sadě stránek, které se vyprazdňují), funkce EMPTY se považuje za úspěch. Pokud se však pokusíte vyprázdnit neexistující frontu nebo sadu stránek, která neobsahuje žádné fronty, dojde k selhání funkce EMPTY.
7. Pokud dojde k selhání EMPTY nebo je-li vynuceno převzetí synchronizačního bodu, nejsou provedeny žádné další funkce CSQUTIL.
8. Potřebujete oprávnění potřebné k použití front příkazového serveru (SYSTEM.COMMAND.INPUT, SYSTEM.COMMAND.REPLY.MODEL a SYSTEM.CSQUTIL. \*), to use the DISPLAY QUEUE and DISPLAY STGCLASS MQSC commands, and to use the IBM MQ API to get messages from the queues that you want to empty.

## Související pojmy

“Vyvolání obslužného programu IBM MQ” na stránce 1870

Toto téma vám pomůže pochopit, jak vyvolat CSQUTIL, formát jeho parametrů a jeho návratové kódy.

## Obnovení zpráv z datové sady do fronty (LOAD)

Funkce LOAD CSQUTIL se doplňuje o funkci COPY nebo SCOPY. Příkaz LOAD obnoví zprávy z cílové datové sady dřívější operace COPY nebo SCOPY. Správce front musí být spuštěn.

Datová sada může obsahovat zprávy z jedné fronty pouze v případě, že byla vytvořena příkazem COPY nebo SCOPY QUEUE, nebo z několika front, pokud byla vytvořena příkazem COPY PPSID nebo několika po sobě jdoucími operacemi COPY nebo SCOPY QUEUE. Zprávy se obnoví do front se stejným názvem, jako jsou ty, ze kterých byly zkopírovány. Můžete určit, že se první nebo jediná fronta načte do fronty s jiným názvem. (Tato operace se obvykle používá s datovou sadou vytvořenou s jedinou operací operace COPY k obnově zpráv do fronty s jiným názvem.)


### Notes:

1. Informace o tom, jak se vyhnout problémům s duplicitními zprávami, pokud tato funkce selže, naleznete v příručce “Synchronizační body” na stránce 1872 .
2. Alternativním přístupem k funkci LOAD je použití obslužného programu “dmpmqmsg” na stránce 46 , který je v mnoha případech více flexibilní.

Zprávy se obnoví do front se stejným názvem, jako jsou ty, ze kterých byly zkopírovány. Můžete určit, že se první nebo jediná fronta načte do fronty s jiným názvem pomocí parametru **QUEUE** . (Tato operace se



obvykle používá s datovou sadou vytvořenou s jedinou operací operace COPY k obnově zpráv do fronty s jiným názvem.) U datové sady, která obsahuje více front, lze první frontu, která má být zpracována, zadat pomocí parametru **FROMQUEUE**. Zprávy se obnoví do této fronty a všechny následné fronty v datové sadě.



- [Klíčová slova a parametry](#)
- [Příklad](#)
- [Poznámky k používání](#)

## Klíčová slova a parametry

### FRONTA (*q-name*)

Tento parametr uvádí, že zprávy z první nebo jediné fronty na cílové datové sadě předchází operace COPY nebo SCOPY se načtou do pojmenované fronty. Zprávy z následných front jsou načteny do front se stejnými názvy jako ty, z nichž pocházejí. Klíčové slovo QUEUE může být zkráceno na Q.

Parametr *q-name* určuje název fronty, do níž mají být zprávy načteny. Tento název rozlišuje velká a malá písmena. Nesmí se jednat o modelovou frontu.

### FRONTQUEUE (*q\_name*)

Uvádí název první fronty, která se má zpracovat v cílové datové sadě předchází operace COPY nebo SCOPY. Zprávy z této fronty a všechny následné fronty v datové sadě jsou načteny do front se stejnými názvy jako ty, z nichž pocházejí. Je-li tento parametr odebrán, funkce LOAD začíná první frontou v datové sadě a zpracovává všechny fronty. Klíčové slovo FROMQUEUE může být zkráceno na FROMQ.

### DDNAME (*ddname*)

Určuje, že zprávy jsou načteny z pojmenované datové sady. Toto klíčové slovo může být zkráceno na DD.

*ddname* uvádí **DDNAME**, které označuje cílovou datovou sadu předchází operace COPY nebo SCOPY, ze které se mají načítat zprávy. V tomto názvu se nerozlišují velká a malá písmena a může být až 8 znaků dlouhé.

Vynecháte-li **DDNAME** (*ddname*), použije se standardní **DDNAME**, CSQUINP.

### SKIPMSGS (*n*)

Uvádí, že první *n* zprávy v sekvenční datové sadě se mají přeskočit před zahájením zavádění fronty.

Pokud vynecháte SKIPMSGS (*n*) žádné zprávy se vynechají; načítání začíná na první zprávě.

## MSGCOUNT ( m )

Určuje, že se z datové sady načtou pouze zprávy *m* a načtou se do fronty.

Pokud vynecháte MSGCOUNT ( *m* ) Počet přečtených zpráv je neomezený.

## Příklad

```
//LOAD EXEC PGM=CSQUTIL,PARM=('CSQ1'),REGION=0M
//STEPLIB DD DISP=SHR,DSN=th1qua1.SCSQANLE
// DD DISP=SHR,DSN=th1qua1.SCSQAUTH
//OUTPUTA DD DSN=MY.UTILITY.OUTPUTA,DISP=SHR
//CSQUINP DD DSN=MY.UTILITY.COPYA,DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=*
//SYSIN DD *
LOAD QUEUE(ABC123) DDNAME(OUTPUTA)
LOAD QUEUE(TOQ) FROMQUEUE(QUEUEA) SKIPMSGS(55)
/*
```

Obrázek 18. Ukázka JCL pro funkci CSQUTIL LOAD

### Poznámka:

REGION-Hodnota 0M znamená, že úloha má povoleno mít velikost úložiště, které potřebuje. Pokud se však úloha snaží získat příliš mnoho paměti, může mít dopad na jiné úlohy v systému. V ideálním případě byste měli omezit velikost oblasti REGION a určit absolutní maximální hodnotu, kterou může úloha získat.

LOAD QUEUE (ABC123) DDNAME (OUTPUTA)-Znovu načte všechny fronty ze vstupní datové sady MY.UTILITY.OUTPUTA. Názvy načtených front jsou stejné jako názvy front, ze kterých byla data kopírována, kromě první fronty v datové sadě, která se znovu načte do fronty ABC123.

LOAD QUEUE (TOQ) FROMQUEUE (QUEUEA) SKIPMSGS (55)-Znovu načte všechny fronty ze vstupní datové sady MY.UTILITY.COPYA, spuštění z fronty QUEUEA. Názvy načtených front jsou stejné jako názvy front, ze kterých byla data kopírována, kromě první fronty QUEUEA, která je znovu načtena do fronty TODQ. Při zpracování zpráv ve frontě QUEUEA se první 55 zpráv ignoruje a načítání začíná ze zprávy 56th .

### Poznámky k použití

1. Chcete-li použít funkci LOAD, nesmí být používané fronty nebo sady stránek používány při vyvolání funkce.
2. Obsahuje-li datová sada více front, bude funkce LOAD považována za úspěšnou pouze tehdy, pokud úspěšně načte všechny fronty v datové sadě. (nebo všechny následující po počáteční frontě určené parametrem FROMQUEUE, je-li nastaveno).
3. Pokud operace LOAD selže nebo je-li vynucena k provedení synchronizačního bodu, nedojde k pokusu o další funkce CSQUTIL.
4. CSQUTIL používá MQPMO\_SET\_ALL\_CONTEXT, aby se zajistilo, že pole deskriptoru zpráv zůstanou stejná jako původní kopie. Proto potřebuje mít přístup CONTROL v profilu CONTEXT fronty. Podrobné informace naleznete v tématu [Profily pro zabezpečení kontextu](#).

### Obnova zpráv z datové sady do fronty (SLOAD)

Funkce SLOAD CSQUTIL se doplňuje o funkci COPY nebo SCOPY. Příkaz SLOAD obnovuje zprávy z cílové datové sady dřívější operace COPY nebo SCOPY. Příkaz SLOAD zpracovává jednu frontu.


Chcete-li použít volbu SLOAD, musí být spuštěn správce front.

Pokud byla datová sada vytvořena pomocí COPY nebo SCOPY QUEUE, obsahuje zprávy pouze z jedné fronty. Pokud byla datová sada vytvořena pomocí operace COPY PSID nebo několika po sobě následujících operací COPY nebo SCOPY QUEUE, může obsahovat zprávy z několika front.

Ve výchozím nastavení proces SLOAD zpracovává první frontu v datové sadě. Pomocí parametru **FROMQUEUE** můžete určit konkrétní frontu, která má být zpracována.

Při výchozím nastavení jsou zprávy obnoveny do fronty se stejným názvem jako ten, ze kterého byl zkopírován. Můžete určit, že fronta bude načtena do fronty s jiným názvem pomocí parametru **QUEUE**.

**Poznámka:** Informace o tom, jak se vyhnout problémům s duplicitními zprávami, pokud tato funkce selže, naleznete v příručce [“Synchronizační body”](#) na stránce 1872.



- [“Klíčová slova a parametry”](#) na stránce 1899
- [“Příklad”](#) na stránce 1900
- [“Poznámky k použití”](#) na stránce 1900

## Klíčová slova a parametry

### FRONTA (*q-name*)

Tento parametr uvádí, že zprávy z první nebo jediné fronty na cílové datové sadě předchozí operace COPY nebo SCOPY se mají načíst do pojmenované fronty. Klíčové slovo QUEUE může být zkráceno na Q.

Parametr *q-name* určuje název fronty, do níž mají být zprávy načteny. Tento název rozlišuje velká a malá písmena. Nesmí se jednat o modelovou frontu.

### FRONTQUEUE (*q-name*)

Uvádí název fronty, která se má zpracovat. Je-li tento parametr vynechán, zpracuje se první fronta. Klíčové slovo FROMQUEUE může být zkráceno na FROMQ.

Parametr *q-name* určuje název fronty, která má být zpracována. Tento název rozlišuje velká a malá písmena.

### DDNAME (*ddname*)

Určuje, že zprávy mají být načteny z pojmenované datové sady. Toto klíčové slovo může být zkráceno na DD.

*ddname* uvádí **DDNAME**, které označuje cílovou datovou sadu předchozí operace COPY nebo SCOPY, ze které se mají načítat zprávy. V tomto názvu se nerozlišují velká a malá písmena a může být až 8 znaků dlouhé.

Vynecháte-li **DDNAME** (*ddname*), použije se standardní **DDNAME**, CSQUINP.

## SKIPMSGGS ( n )

Uvádí, že první *n* zprávy v sekvenční datové sadě se mají přeskočit před zahájením zavádění fronty.

Pokud vynecháte SKIPMSGGS ( *n* ) žádné zprávy se vynechají; načítání začíná na první zprávě.

## MSGCOUNT ( m )

Určuje, že pouze *m* zprávy mají být čteny z datové sady a načteny do fronty.

Pokud vynecháte MSGCOUNT ( *m* ) Počet přečtených zpráv je neomezený.

## Příklad

```
//SLOAD EXEC PGM=CSQUTIL,PARM=('CSQ1'),REGION=0M
//STEPLIB DD DISP=SHR,DSN=thlqua1.SCSQANLE
// DD DISP=SHR,DSN=thlqua1.SCSQAUTH
//OUTPUTA DD DSN=MY.UTILITY.OUTPUTA,DISP=SHR
//CSQUINP DD DSN=MY.UTILITY.COPYA,DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=*
//SYSIN DD *
SLOAD DDNAME(OUTPUTA)
SLOAD QUEUE(TOQ) FROMQUEUE(QUEUEA) SKIPMSGGS(55)
/*
```

Obrázek 19. Ukázka JCL pro funkci CSQUTIL SLOAD

### Poznámka:

- REGION-Hodnota 0M znamená, že úloha má povoleno mít velikost úložiště, které potřebuje. Pokud se však úloha snaží získat příliš mnoho paměti, může mít dopad na jiné úlohy v systému. V ideálním případě byste měli omezit velikost oblasti REGION a určit absolutní maximální hodnotu, kterou může úloha získat.
- SLOAD DDNAME (OUTPUTA)-Znovu načte první frontu ze vstupní datové sady MY.UTILITY.OUTPUTA. Název načtené fronty je stejný jako název fronty, ze kterého byla data kopírována.
- SLOAD QUEUE (TOQ) FROFROQUEUE (QUEUEA) SKIPMSGGS (55)-Znovu načte zprávy, které byly zkopírovány z fronty QUEUEA (ze vstupní datové sady MY.UTILITY.COPYA). Zprávy se znovu načtou do fronty s názvem TOQ. Při zpracování zpráv ve frontě QUEUEA se první 55 zpráv ignoruje a načítání začíná ze zprávy 56th .

### Poznámky k použití

1. Chcete-li použít funkci SLOAD, nesmí být používané fronty nebo sady stránek používány při vyvolání funkce.
2. Pokud dojde k selhání příkazu SLOAD nebo je-li vynuceno převzetí synchronizačního bodu, nedojde k pokusu o další funkce CSQUTIL.
3. CSQUTIL používá MQPMO\_SET\_ALL\_CONTEXT, aby se zajistilo, že pole deskriptoru zpráv zůstanou stejná jako původní kopie. Proto potřebuje mít přístup CONTROL v profilu CONTEXT fronty. Podrobné informace naleznete v tématu [Profily pro zabezpečení kontextu](#).

## Migrace modulu parametrů inicializátoru kanálu (XPARM)

Funkci XPARM produktu CSQUTIL můžete použít ke generování příkazu ALTER QMGR, který lze použít k migraci do produktu Verze 7.0.

Ve verzích produktu IBM MQ for z/OS starších než Verze 6.0 bylo možné inicializátor kanálu upravit vytvořením modulu pro načítání parametrů inicializátoru kanálu. V produktu Verze 7.0 se jedná o nastavení atributů správce front. Kvůli usnadnění migrace na produkt Verze 7.0 tento příkaz vygeneruje příkaz ALTER QMGR z modulu parametrů inicializátoru kanálu před produktem Verze 6.0 .



## Klíčová slova a parametry

### CHANNEL (název kanálu)

Určuje název odesílacího kanálu klastru nebo generický název kanálu.

Je-li zadán generický název kanálu, bude zpracován každý odesílací kanál klastru, který odpovídá generickému názvu.

Je-li uvedena jedna hvězdička, jsou zpracovány všechny kanály odesílatele klastru.

### MOVEMSGSKÉ

Uvádí, zda zprávy čekající ve frontě na kanál by měly být přesunuty ze staré přenosové fronty do nové přenosové fronty během procesu přepínání. Hodnoty jsou:

#### YES

Zprávy jsou přesunuty ze staré přenosové fronty do nové přenosové fronty. Toto nastavení je výchozí.

#### NO

Zprávy se nepřesunou ze staré přenosové fronty do nové přenosové fronty. Je-li tato volba vybrána, je zodpovědností systémového programátora vyřešit všechny zprávy pro kanál ve staré přenosové frontě po dokončení přepnutí.

### STATUS

Zobrazuje stav přepínání pro odpovídající odesílací kanály klastru. Není-li toto klíčové slovo uvedeno, příkaz přepne přenosovou frontu na zastavené nebo neaktivní odesílací kanály klastru, které vyžadují přepnutí.

## Příklady

Obrázek 1 znázorňuje, jak lze funkci SWITCH použít k dotazování na stav přepínání všech odesílacích kanálů klastru, jejichž názvy se shodují s generickým názvem CLUSTER. \*.

```
//SWITCH EXEC PGM=CSQUTIL,PARM=('CSQ1')
//STEPLIB DD DISP=SHR,DSN=thlqua1.SCSQANLE
// DD DISP=SHR,DSN=thlqua1.SCSQAUTH
//SYSPRINT DD SYSOUT=*
//SYSIN DD *
SWITCH CHANNEL(CLUSTER.*) STATUS
/*
```

Obrázek 21. Ukázka skriptu JCL pro dotazování na stav přepínání odesílacích kanálů klastru pomocí funkce CSQUTIL SWITCH

Obrázek 2 znázorňuje, jak lze funkci SWITCH použít k přepnutí přenosové fronty pro odesílací kanál klastru CLUSTER.TO.QM1.

```
//SWITCH EXEC PGM=CSQUTIL,PARM=('CSQ1')
//STEPLIB DD DISP=SHR,DSN=thlqua1.SCSQANLE
// DD DISP=SHR,DSN=thlqua1.SCSQAUTH
//SYSPRINT DD SYSOUT=*
//SYSIN DD *
SWITCH CHANNEL(CLUSTER.TO.QM1)
/*
```

Obrázek 22. Ukázka souboru JCL pro přepnutí přenosové fronty přidružené k odesílacímu kanálu klastru pomocí funkce CSQUTIL SWITCH

## Poznámky k použití

1. Inicializátor kanálu musí být spuštěn, aby se inicializoval přepínač přenosové fronty pro kanály odesílatele klastru.
2. Přenosová fronta přidružená k odesílacímu kanálu klastru může být přepnuta pouze v případě, že je kanál ZASTAVENO nebo NEAKTIVNÍ.
3. Potřebujete oprávnění potřebné k použití front příkazového serveru (SYSTEM.COMMAND.INPUT, SYSTEM.COMMAND.REPLY.MODEL a SYSTEM.CSQUTIL. \*)
4. Potřebujete oprávnění potřebná k vydání příkazu START CHANNEL.
5. Chcete-li zahájit přepnutí přenosové fronty pro odesílací kanál klastru, potřebujete také oprávnění k prostředku příkazu pro kanál.
6. Funkci SWITCH nelze použít k zadání dotazu na stav nebo změně přenosové fronty pro kanál odesílatele klastru, který nebyl spuštěn od nové funkce verze 8, pomocí parametru OPMODE v makru CSQ6SYSP .

### Související informace

Klastrování: Přepnutí přenosových front klastru

z/OS

## Obslužný program pro katalogizaci protokolu změn (CSQJU003)

Obslužný program pro katalogizaci změn protokolu produktu IBM MQ se spouští jako dávková úloha produktu z/OS , aby změnila sadu dat zaváděcího programu (BSDS).

Pomocí tohoto obslužného programu můžete vyvolat tyto funkce:

### NOVÝ PROTOKOL

Přidejte aktivní nebo archivní datové sady protokolu.

### ODSTRANIT

Odstraňte aktivní nebo archivní datové sady žurnálu.

### ARCHIV

Zadejte hesla pro protokoly archivace.

### ZAČÁTEK VYTVOŘENÍ

Ovládejte následující restart serveru IBM MQ.

### KONTROLNÍ BOD

Nastavit záznamy kontrolních bodů.

### HIGHRBASTAR

Aktualizujte nejvyšší zapisovaná adresa RBA protokolu.

Tento obslužný program spusťte pouze v případě, že je IBM MQ zastaven. Důvodem je to, že aktivní datové sady žurnálu pojmenované v BSDS jsou dynamicky přidávány pro výhradní použití k produktu IBM MQ a jsou přidělovány výhradně do produktu IBM MQ , dokud není ukončeno. Nové datové sady aktivního protokolu můžete přidat do aktivního správce front pomocí příkazu [“DEFINOVAT PROTOKOL”](#) na stránce 902 .

Příkaz DEFINE LOG lze použít k aktualizaci BSDS libovolné verze. K převodu sady BSDS z verze 1 na verzi 2 však musíte použít obslužný program CSQJUCNV . BSDS verze 1 má prostor pro až 31 aktivních datových sad protokolů v každém svazku kopií protokolu, zatímco verze 2 nebo vyšší BSDS má prostor až pro 310 aktivních datových sad protokolů v každém svazku kopírovacích protokolů.

## Vyvolání obslužného programu CSQJU003

Toto téma popisuje, jak vyvolat obslužný program CSQJU003 .

Obslužný program běží jako dávkový program produktu z/OS . [Obrázek 23 na stránce 1904](#) uvádí příklad požadovaného skriptu JCL.

```
//JU003 EXEC PGM=CSQJU003
//STEPLIB DD DISP=SHR,DSN=thlqua1.SCSQANLE
// DD DISP=SHR,DSN=thlqua1.SCSQAUTH
//SYSPRINT DD SYSOUT=* ,DCB=BLKSIZE=629
//SYSUT1 DD DISP=SHR,DSN=bsds.dsname
//SYSIN DD *
NEWLOG DSNAME=CSQREPAL.A0001187,COPY1VOL=CSQV04,UNIT=SYSDA,
STARTRBA=3A190000,ENDRBA=3A1F0FFF,CATALOG=YES,PASSWORD=PASSWRD
/*
```

Obrázek 23. Ukázka skriptu JCL pro vyvolání obslužného programu CSQJU003

## Příkazy definice dat (DD)

CSQJU003 vyžaduje příkazy DD s těmito názvy DDNS:

### **SYSUT1**

Tento příkaz je požadován; pojmenovává BSDS.

### **SYSUT2**

Tento příkaz je požadován, pokud používáte duální BSDSs; pojmenovává druhou kopii BSDS.

### **Duální BSDSs a CSQJU003**

Pokaždé, když spustíte obslužný program CSQJU003, aktualizuje se pole časové značky BSDS s aktuálním systémovým časem. Pokud jste spustili CSQJU003 odděleně pro každou kopii duálních kopií BSDS, pole časových razítek se nesynchronizují, takže správce front selže při spuštění a vydá chybovou zprávu CSQJ120E. Proto, pokud se CSQJU003 používá k aktualizaci dvojích BSDS, oba BSDS musí být aktualizovány v rámci jednoho spuštění CSQJU003.

### **SYSPRINT**

Tento příkaz je požadován; pojmenovává datovou sadu pro tiskový výstup. Délka logického záznamu (LRECL) je 125. Velikost bloku (BLKSIZE) musí být 629.

### **SYSIN**

Tento příkaz je povinný; pojmenovává vstupní datovou sadu pro příkazy, které určují, co má obslužný program provést. Délka logického záznamu (LRECL) je 80.

Můžete použít více než jeden příkaz každého typu. V každém příkazu oddělte název operace (NEWLOG, DELETE, ARCHIVE, CRESTART) z prvního parametru jedním nebo více mezerami. Parametry můžete použít v libovolném pořadí; oddělte je čárkami bez mezer. Nerozdělte popis parametru mezi dva záznamy SYSIN.

Příkaz obsahující znak hvězdičky (\*) ve sloupci 1 je považován za komentář a je ignorován. Zobrazí se však ve výpisu výstupu. Chcete-li zahrnout komentář nebo pořadové číslo do záznamu SYSIN, oddělte je od poslední čárky mezerou. Když čárka následuje za čárkou, zbytek záznamu se ignoruje.

## Operace s více příkazy

Při spuštění CSQJU003 významná chyba v každém příkazu způsobí, že řídicí příkazy pro příkaz v chybě a všechny následující příkazy budou vynechány. Proto BSDS aktualizace nemůže nastat pro žádnou operaci uvedenou v příkazu v chybovém stavu nebo v následujících příkazech. Nicméně všechny zbývající příkazy jsou zkontrolovány kvůli chybám syntaxe.

## Přidání informací o datové sadě do BSDS (NEWLOG)

Funkci NEWLOG produktu CSQJU003 můžete použít k přidání informací o datové sadě do BSDS.


Funkce NEWLOG deklaruje jednu z následujících datových sad:

- Datová sada VSAM, která je k dispozici pro použití jako aktivní datová sada protokolu.

Použijte klíčová slova DSNAME, COPY1, COPY2 a PASSWORD.



- Aktivní datová sada protokolu, která nahrazuje jednu z těchto chyb, která se vyskytla I/O.  
Použijte klíčová slova DSNAME, COPY1, COPY2, STARTRBA, ENDRBA a PASSWORD.
- Svazek datové sady protokolu archivace.  
Použijte klíčová slova DSNAME, COPY1VOL, COPY2VOL, STARTTRBA, ENDRBA, STRTLRSN, ENDLRSN, UNIT, CATALOG a PASSWORD.  
V prostředí skupiny sdílení front byste měli vždy zadat informace o LRSN. Spuštěním obslužného programu mapy tisku ([CSQJU004](#)) vyhledejte RBA a LRSNs, které se mají použít pro datové sady protokolu archivu.  
Pro každou kopii protokolu lze definovat maximálně 310 datových sad, a to buď pomocí této funkce NEWLOG, nebo pomocí příkazu MQSC DEFINE LOG.



## Klíčová slova a parametry

### DSNAME= *dsname*

Pojmenuje datovou sadu protokolu.

*dsname* může být až 44 znaků dlouhé.

**PASSWORD= *password***

Přiřadí heslo k datové sadě. Je uložen v BSDS a později použit v jakémkoli přístupu k datovým sadám aktivního nebo archivního protokolu.

Heslo je heslo datové sady a mělo by se řídit standardními konvencemi VSAM: 1 až 8 alfanumerických znaků (A až Z, 0 až 9) nebo speciálních znaků (& \* +-.; ' /).

K zajištění požadavků zabezpečení datové sady doporučujeme použít ESM jako RACF .

**COPY1**

Učiní z datové sady datovou sadu aktivního protokolu copy-1 .

**COPY2**

Učiní z datové sady aktivní protokol copy-2 datovou sadu.

**STARTRBA= *startrba***

Poskytuje protokol RBA (relative byte address within the log) na začátku datové sady aktivního protokolu nahrazení nebo svazek datové sady protokolu archivace určený pomocí DSNAME.

*startrba* je hexadecimální číslo o délce až 16 znaků. Hodnota musí končit na 000. Použijete-li méně než 16 znaků, přidají se úvodní nuly. Adresa RBA může být získána ze zpráv nebo vytištěním mapy protokolu.

Hodnota STARTRBA musí být násobek 4096. (Hexadecimální hodnota musí končit v 000.)

Hodnota vyšší než FFFFFFFF000 nemůže být zadána pro verzi BSDS formátu verze 1.

**ENDRBA= *endrba***

Poskytuje protokol RBA (relative byte address within the log) konce datové sady nahrazujícího aktivního protokolu nebo svazku datové sady protokolu archivace určeného pomocí DSNAME.

*endrba* je hexadecimální číslo o délce až 16 znaků. Hodnota musí být ukončena s FFF. Použijete-li méně než 16 znaků, přidají se úvodní nuly.

Hodnota vyšší než FFFFFFFF000 nemůže být zadána pro verzi BSDS formátu verze 1.

**START\_TIME= *starttime***

Počáteční čas RBA v BSDS. Toto je volitelné pole. Formát časového razítka (s platnými hodnotami v závorkách) je yyyydddhhmss, kde:

**yyyy**

Označuje rok (1993 až 2099)

**ddd**

Označuje den v roce (1 až 365; 366 v přestupných letech)

**HH**

Označuje hodinu (nula až 23)

**mm**

Označuje minuty (od nuly do 59)

**ss**

Označuje sekundy (od nuly do 59)

**t**

Označuje desetiny sekundy

Je-li pro parametr STARTTIME a ENDTIME zadáno méně než 14 číslic, jsou přidány koncové nuly.

Hodnota STARTRBA je povinná, je-li zadána hodnota STARTTIME.

**ENDTIME= *endtime***

Koncový čas RBA v BSDS. Toto je volitelné pole. Pro formát časového razítka se podívejte na volbu STARTTIME. Hodnota ENDTIME musí být větší než nebo rovna hodnotě STARTIME.

**STRTLRSN= *strtlrsn***

Poskytuje LRSN (logické pořadové číslo záznamu) prvního úplného záznamu protokolu na nové archivní datové sadě.

strtlrsn je hexadecimální číslo o délce až 12 znaků. Použijete-li méně než 12 znaků, přidají se úvodní nuly.

**ENDLRSN= *endlrsn***

Poskytuje LRSN (logické pořadové číslo záznamu) posledního záznamu protokolu na nové archivní datové sadě.

endlrsn je hexadecimální číslo o délce až 12 znaků. Použijete-li méně než 12 znaků, přidají se úvodní nuly.

**COPY1VOL= *vol-id***

Sériový svazek datové sady protokolu archivace copy-1 pojmenované po DSNAME.

**COPY2VOL= *vol-id***

Sériový svazek datové sady protokolu archivace copy-2 pojmenované po DSNAME.

**UNIT = *unit-id***

Typ zařízení datové sady protokolu archivace uvedené za názvem DSNAME.

**CATALOG**

Určuje, zda je datová sada protokolu archivace katalogizována:

**NO**

Datová sada protokolu archivu není katalogizována. Všechny následné přidělení datové sady se provedou s použitím informací o jednotce a svazku uvedených ve funkci. Toto nastavení je výchozí.

**YES**


Datová sada protokolu archivu je katalogizována. V BSDS je nastaven příznak a všechny následné alokace datové sady jsou prováděny pomocí katalogu.

IBM MQ vyžaduje, aby byly všechny datové sady archivního protokolu v DASD katalogizovány. Vyberte volbu CATALOG=YES, pokud je datová sada protokolu archivace na DASD.

## Odstranění informací o datové sadě ze sady BSDS (DELETE)

Funkci DELETE CSQJU003 můžete použít k odstranění všech informací o zadané datové sadě protokolu nebo svazku datové sady ze sad dat zaváděcího programu.

Tuto funkci můžete například použít k odstranění zastaralých datových sad archivního protokolu.



### Klíčová slova a parametry

**DSNAME= *dsname***

Uvádí název datové sady protokolu.

*dsname* může být až 44 znaků dlouhé.

**COPY1VOL= *vol-id***

Sériové číslo svazku datové sady protokolu archivace copy-1 pojmenované po DSNAME.

**COPY2VOL= *vol-id***

Sériové číslo svazku datové sady protokolu archivace copy-2 pojmenované po DSNAME.


## Dodání hesla pro datové sady archivního protokolu (ARCHIVE)

Funkci ARCHIVE produktu CSQJU003 můžete použít k přiřazení hesla všem archivním datovým sadám vytvořeným po této operaci.

Toto heslo se přidá do datové sady hesla produktu z/OS pokaždé, když se vytvoří nová datová sada protokolu archivace.

Použijte klíčové slovo NOOPASSWD k odstranění ochrany hesla pro všechny archivy vytvořené po operaci archivace.

**Poznámka:** Obvykle se používá externí správce zabezpečení (ESM), jako je RACF, pokud chcete implementovat zabezpečení na jakýchkoli datových sadách IBM MQ .



## Klíčová slova a parametry

### **PASSWORD= password**

Uvádí, že heslo má být přiřazeno k datovým sadám protokolu archivace.

*password* uvádí heslo, což je heslo datové sady a musí se řídit standardní konvencí VSAM; to znamená 1 až 8 alfanumerických znaků (A až Z, 0 až 9) nebo speciálních znaků (& \* +-.; ' /).

### **NEOPASWD**

Uvádí, že ochrana archivního hesla nemá být aktivní pro všechny archivy vytvořené po této operaci. S NOOPASSWD nelze použít žádné další klíčové slovo.


## Řízení následujícího restartu (CRESTART)

Funkci CRESTART produktu CSQJU003 můžete použít k řízení dalšího restartu správce front, a to buď vytvořením nového řídicího záznamu podmíněného restartu, nebo zrušením jedné momentálně aktivní.

Tyto záznamy omezují rozsah dat protokolu použitých při restartu (oseknutí protokolu, v platnosti). Jakýkoli existující řídicí záznam podmíněného restartu řídí každý restart, dokud se nevyskytne jedna z těchto událostí:

- Operace restartování je dokončena
- Je vydán příkaz CRESTART CANCEL
- Vytvoří se nový řídicí záznam podmíněného restartu

**Upozornění: Toto může potlačit IBM MQ úsilí o udržení dat v konzistentním stavu.** Tuto funkci použijte pouze v případě implementace procesu zotavení z havárie popsáno v tématu [Obnova jednoho správce front na alternativním serveru](#) a [Obnova skupiny sdílení front na alternativním serveru](#) nebo pod vedením služby IBM .



## Klíčová slova a parametry

### **VYTVOŘIT**

Vytvoří nový podmíněný záznam pro kontrolu restartu. Když se vytvoří nový záznam, předchozí řídicí záznam se stane neaktivním.

## STORNO

Zneaktivňuje aktuálně aktivní řídicí záznam podmíněného restartu jako neaktivní. Záznam zůstane v BSDS jako historické informace.

Žádné další klíčové slovo nemůže být použito s CANCEL.

## ENDRBA= *endrba*

Uvádí poslední RBA protokolu, který se má použít během restartu (bod, ve kterém má být protokol zkrácen), a počáteční RBA dalšího aktivního protokolu, který má být zapsán po restartu. Veškeré informace o protokolu v datové sadě zaváděcího programu a aktivních protokolech s verzí RBA větší než *endrbabudou* zrušeny.

*endrba* je hexadecimální číslo o délce až 16 číslic. Použijete-li méně než 16 číslic, budou přidány úvodní nuly.

Hodnota atributu ENDRBA musí být násobkem 4096. (Hexadecimální hodnota musí končit v 000.)

Hodnota vyšší než FFFFFFFF000 nemůže být zadána pro verzi BSDS formátu verze 1.

## ENDLRN= *endlrsn*

Uvádí LRSN posledního záznamu protokolu, který se má použít během restartu (bod, ve kterém má být protokol zkrácen). Všechny informace o protokolu v zaváděcí datové sadě a aktivních protokolech s LRSN většími než *endlrsn* budou zrušeny.


## Nastavení záznamů kontrolních bodů (CHECKPT)

Funkci CHECKPT of CSQJU003 můžete použít k přidání nebo odstranění záznamu ve frontě BSDDS.

Použijte klíčová slova STARTRBA a ENDRBA k přidání záznamu nebo klíčová slova STARTRBA a CANCEL k odstranění záznamu.

**Upozornění: Toto může potlačit IBM MQ úsilí o udržení dat v konzistentním stavu.** Tuto funkci použijte pouze v případě implementace procesu zotavení z havárie popsáno v tématu [Obnova jednoho správce front na alternativním serveru](#) a [Obnova skupiny sdílení front na alternativním serveru](#) nebo pod vedením služby IBM .

### KONTROLNÍ BOD



## Klíčová slova a parametry

### STARTRBA= *startrba*

Označuje záznam protokolu počátečního kontrolního bodu.

*startrba* je hexadecimální číslo o délce až 16 číslic. Použijete-li méně než 16 číslic, budou přidány úvodní nuly. Adresa RBA může být získána ze zpráv nebo vytištěním mapy protokolu.

Hodnota vyšší než FFFFFFFF000 nemůže být zadána pro verzi BSDS formátu verze 1.

### ENDRBA= *endrba*

Označuje záznam protokolu koncového kontrolního bodu, který odpovídá počátečnímu záznamu kontrolního bodu.

*endrba* je hexadecimální číslo o délce až 16 číslic. Použijete-li méně než 16 číslic, budou přidány úvodní nuly. Adresa RBA může být získána ze zpráv nebo vytištěním mapy protokolu.

Hodnota vyšší než FFFFFFFF000 nemůže být zadána pro verzi BSDS formátu verze 1.

**TIME= *time***

Poskytuje čas, kdy byl zapsán záznam počátečního kontrolního bodu. Formát časového razítka (s platnými hodnotami v závorkách) je yyyydddhhmmsst, kde:

**yyyy**

Označuje rok (1993 až 2099)

**ddd**

Označuje den v roce (1 až 365; 366 v přestupných letech)

**HH**

Označuje hodinu (nula až 23)

**mm**

Označuje minuty (od nuly do 59)

**ss**

Označuje sekundy (od nuly do 59)

**t**

Označuje desetiny sekundy

Je-li pro parametr TIME zadáno méně než 14 číslic, jsou přidány koncové nuly.

**STORNO**


Odstraní záznam fronty kontrolních bodů obsahující počáteční hodnotu RBA, která odpovídá verzi RBA zadané STARTRBA.

**Aktualizace nejvyššího zapsaného protokolu RBA (HIGHRBA)**

Funkci HIGHRBA funkce CSQJU003 můžete použít k aktualizaci nejvyšší zaznamenané hodnoty protokolu RBA zaznamenané v BSDS pro aktivní nebo archivní datové sady protokolu.

Klíčové slovo STARTTRBA použijte k aktualizaci aktivního protokolu a klíčové slovo OFFLRBA pro aktualizaci protokolu archivace.

**Upozornění: Toto může potlačit IBM MQ úsilí o udržení dat v konzistentním stavu.** Tuto funkci používejte pouze v případě implementace procesu zotavení z havárie popsaného v tématu [Obnova jednoho správce front na alternativním serveru](#) nebo pod vedením servisního personálu IBM .

**Klíčová slova a parametry****STARTRBA= *startrba***

Označuje protokol RBA protokolu s nejvyšším zapsaným záznamem protokolu v datové sadě aktivního protokolu.

*startrba* je hexadecimální číslo o délce až 16 číslic. Použijete-li méně než 16 číslic, budou přidány úvodní nuly. Adresa RBA může být získána ze zpráv nebo vytištěním mapy protokolu.

Hodnota vyšší než FFFFFFFFFF nemůže být zadána pro verzi BSDS formátu verze 1.

**TIME= *time***

Uvádí, kdy byl do protokolu zapsán záznam protokolu s nejvyšší hodnotou RBA. Formát časového razítka (s platnými hodnotami v závorkách) je yyyydddhhmmsst, kde:

**yyyy**

Označuje rok (1993 až 2099)

**ddd**

Označuje den v roce (1 až 365; 366 v přestupných letech)

**HH**

Označuje hodinu (nula až 23)

**mm**

Označuje minuty (od nuly do 59)

**ss**

Označuje sekundy (od nuly do 59)

**t**

Označuje desetiny sekundy

Je-li pro parametr TIME zadáno méně než 14 číslic, jsou přidány koncové nuly.

**OFFLRBA= *offlrba***

Určuje nejvyšší odlehčovací RBA v protokolu archivace.

*offlrba* je hexadecimální číslo o délce až 16 číslic. Použijete-li méně než 16 číslic, budou přidány úvodní nuly. Hodnota musí končit hexadecimálním 'FFF'.

Hodnota vyšší než FFFFFFFFFF nemůže být zadána pro verzi BSDS formátu verze 1.

## Obslužný program tisku protokolu tisku (CSQJU004)

CSQJU004 je dávkový obslužný program používaný k tisku informací o datech protokolu ze sady BSDS.

Obslužný program pro mapování tisku IBM MQ se spustí jako dávkový program z/OS, který vypíše následující informace:

- Verze BSDS
- Název datové sady protokolu a přidružení protokolu RBA protokolu pro obě kopie všech datových sad aktivního a archivního protokolu
- Aktivní datové sady žurnálu dostupné pro nová data protokolu
- Obsah fronty záznamů kontrolních bodů v zaváděcí datové sadě (BSDS)
- Obsah záznamu historie uvedení do klidového stavu
- Časové značky systému a obslužných programů
- Hesla pro datové sady aktivního a archivního protokolu, je-li poskytnuta

Program CSQJU004 můžete spustit bez ohledu na to, zda je správce front spuštěn. Je-li však správce front spuštěn, je možné zajistit konzistentní výsledky obslužného programu pouze v případě, že je obslužný program i správce front spuštěn pod kontrolou stejného systému z/OS.

Další informace viz

- [Vyvolání obslužného programu CSQJU004](#)
- [Příkazy definice dat](#) vyžadované pro obslužný program CSQJU004

Chcete-li použít tento obslužný program, ID uživatele úlohy musí mít požadované oprávnění zabezpečení, nebo, je-li BSDS chráněno heslem, odpovídající heslo VSAM pro datovou sadu.

## Vyvolání obslužného programu CSQJU004

Následující příklad ukazuje JCL použité k vyvolání obslužného programu CSQJU004 :

```
//JU004 EXEC PGM=CSQJU004
//STEPLIB DD DISP=SHR,DSN=thlqua1.SCSQANLE
// DD DISP=SHR,DSN=thlqua1.SCSQAUTH
//SYSPRINT DD SYSOUT=*
//SYSUT1 DD DISP=SHR,DSN=bsds.dsname
```

Obrázek 24. Ukázka skriptu JCL pro vyvolání obslužného programu CSQJU004

Příkaz EXEC může použít volitelný parametr TIME (RAW), který mění způsob formátování časových razítek.

```
//JU004 EXEC PGM=CSQJU004,PARM='TIME(RAW)'
```

Tento parametr způsobí, že časová razítka budou formátována bez použití časového pásma nebo přestupného druhého posunutí pro formátovací systém. Tento režim operace můžete použít při formátování BSDS vytvořeném na vzdáleném serveru nebo například před změnou letního času. Předvolba, bez určeného parametru, je formátovat časová razítka pomocí časového pásma aktuálního formátovacího systému a skokové druhé opravy.

Formátované časy ovlivněné tímto parametrem jsou:

- nejvyšší zapsaná adresa RBA
- časy příkazů protokolu archivace
- časy kontrolního bodu
- časy záznamu podmíněného restartu

#### Příkazy definice dat

Obslužný program CSQJU004 vyžaduje příkazy DD s následujícími názvy DDNS:

##### **SYSUT1**

Tento příkaz je vyžadován k určení a přidělení zaváděcí datové sady. Pokud BSDS musí být sdíleno se souběžně běžícím subsystémem správce front, použijte příkaz DISP=SHR v příkazu DD.

##### **SYSPRINT**

Tento příkaz je požadován pro uvedení datové sady nebo tiskové třídy souběžného tisku pro tiskový výstup. Délka logického záznamu (LRECL) je 125 a formát záznamu (RECFM) je VBA.

[Zjištění, co BSDS obsahuje](#) popisuje výstup.

## Obslužný program tisku protokolu (CSQ1LOGP)

Tento obslužný program použijte k tisku informací obsažených v datových sadách protokolu produktu IBM MQ nebo BSDS.

- [Vyvolání obslužného programu CSQ1LOGP](#)
- [Parametry vstupního ovládacího prvku](#)
- [Poznámky k používání](#)
- [Funkce EXTRACT](#)
  - [Příklad zpracování dat EXTRACT](#)
- [VýstupCSQ1LOGP](#)
  - [Podrobná sestava](#)
  - [Rozvržení záznamu pro výstupní datové sady](#)

### Vyvolání obslužného programu CSQ1LOGP



Tiskový obslužný program IBM MQ se spustí jako dávkový program z/OS . Můžete uvést:

- Zaváděcí datová sada (BSDS)
- Aktivní datové sady protokolu (bez BSDS)
- Archivní datové sady protokolu (bez BSDS)

Ukázkový kód JCL pro vyvolání obslužného programu CSQ1LOGP je zobrazen v příručce [Obrázek 25 na stránce 1914](#), [Obrázek 26 na stránce 1914](#), [Obrázek 27 na stránce 1914](#) a [Obrázek 28 na stránce 1914](#).

Tyto příkazy definice dat musí být poskytnuty:

#### **SYSPRINT**

Všechny chybové zprávy, podmínky výjimek a podrobná sestava se zapíše do této datové sady. Délka logického záznamu (LRECL) je 131.

#### **SYSIN**

Vstupní kritéria výběru mohou být uvedena v této datové sadě. Další informace viz [“Parametry vstupního ovládacího prvku” na stránce 1915](#).

Délka logického záznamu (LRECL) musí být 80, ale pouze sloupce 1 až 72 jsou významné; sloupce 73 až 80 se ignorují. Může být použito maximálně 50 záznamů. Záznamy s hvězdičkou (\*) ve sloupci 1 jsou interpretovány jako komentáře a jsou ignorovány.

#### **SYSLOSURY**

Je-li požadována souhrnná sestava, zadejte parametr **SUMMARY** ( YES ). nebo **SUMMARY** ( ONLY ), výstup je zapsán do této datové sady. Délka logického záznamu (LRECL) je 131.

#### **BSDS**

Název zaváděcí datové sady (BSDS).

#### **AKTIVEJ**

Název aktivní datové sady protokolu, kterou chcete vytisknout (n = číslo).

#### **ARCHIV**

Název datové sady protokolu archivu, kterou chcete vytisknout.

Pokud zadáte klíčové slovo **EXTRACT** ( YES ), zadejte jeden nebo více z následujících příkazů DD, v závislosti na tom, jaké typy dat chcete extrahovat. Neuvádějte LRECL, protože je interně nastaven obslužným programem. Tyto DDy jsou požadované parametry DCB pro výstupní datovou sadu.

#### **CSQBACK**

Tato datová sada obsahuje trvalé zprávy zapsané do protokolu podle jednotek práce, které byly odvolány během uvedeného rozsahu protokolu.

#### **CSQCMT**

Tato datová sada obsahuje trvalé zprávy zapsané do protokolu podle jednotek práce, které byly potvrzeny během uvedeného rozsahu protokolu.

#### **CSQBOTH**

Tato datová sada obsahuje trvalé zprávy zapsané do protokolu podle jednotek práce, které byly buď potvrzeny, nebo odvolány během uvedeného rozsahu protokolu.

#### **CSQINFRT**

Tato datová sada obsahuje trvalé zprávy zapsané do protokolu podle jednotek práce, které zůstaly ve letu během uvedeného rozsahu protokolu.

#### **CSQOBJS**

Tato datová sada obsahuje informace o změnách objektů, ke kterým došlo během uvedeného rozsahu protokolu.

Pro každý příkaz DD je formát záznamu (RECFM) VB, délka logického záznamu (LRECL) je 32756, a velikost bloku (BLKSIZE) musí být 32760.

Pokud zpracovával aktivní datové sady žurnálu, je obslužný program spuštěn i v případě, že je produkt IBM MQ spuštěn, pokud BSDS a datové sady aktivního protokolu jsou definovány pomocí alespoň SHAREOPTIONS (2 3).

```

//PRTLOG EXEC PGM=CSQ1LOGP
//STEPLIB DD DISP=SHR,DSN=thlqual.SCSQANLE
//        DD DISP=SHR,DSN=thlqual.SCSQLOAD
//BSDS    DD DSN=qmgr.bsds.dsname,DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=*
//SYSSUMRY DD SYSOUT=*
//SYSIN   DD *
* extract records for pageset 3. Produce both summary and detail reports
PAGESET(3)
SUMMARY(YES)
/*

```

Obrázek 25. Ukázka skriptu JCL pro vyvolání obslužného programu CSQ1LOGP pomocí BSDS

```

//PRTLOG EXEC PGM=CSQ1LOGP
//STEPLIB DD DISP=SHR,DSN=thlqual.SCSQANLE
//        DD DISP=SHR,DSN=thlqual.SCSQLOAD
//ACTIVE1 DD DSN=qmgr.logcopy1.ds01,DISP=SHR
//ACTIVE2 DD DSN=qmgr.logcopy1.ds02,DISP=SHR
//ACTIVE3 DD DSN=qmgr.logcopy1.ds03,DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=*
//SYSSUMRY DD SYSOUT=*
//SYSIN DD *
insert your input control statements here, for example:
Urid(urid1)
Urid(urid2)
/*

```

Obrázek 26. Ukázka skriptu JCL pro vyvolání obslužného programu CSQ1LOGP s použitím aktivních datových sad žurnálu

```

//PRTLOG EXEC PGM=CSQ1LOGP
//STEPLIB DD DISP=SHR,DSN=thlqual.SCSQANLE
//        DD DISP=SHR,DSN=thlqual.SCSQLOAD
//ARCHIVE DD DSN=qmgr.archive1.ds01,DISP=SHR
//        DD DSN=qmgr.archive1.ds02,DISP=SHR
//        DD DSN=qmgr.archive1.ds03,DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=*
//SYSSUMRY DD SYSOUT=*
//SYSIN   DD *
insert your input control statements here
/*

```

Obrázek 27. Ukázka skriptu JCL pro vyvolání obslužného programu CSQ1LOGP s použitím datových sad protokolu archivace

```

//PRTLOG EXEC PGM=CSQ1LOGP
//CSQBACK DD DSN=backout.dataset,DISP=(NEW,CATLG)
//CSQCMT DD DSN=commit.dataset,DISP=(NEW,CATLG)
//CSQBOTH DD DSN=both.dataset,DISP=(NEW,CATLG)
//CSQINFLT DD DSN=inflight.dataset,DISP=(NEW,CATLG)
//CSQOBJJS DD DSN=objects.dataset,DISP=(NEW,CATLG)

```

Obrázek 28. Ukázkový kód JCL zobrazující další příkazy pro klíčové slovo EXTRACT

Příkaz EXEC může použít volitelný parametr TIME (RAW), který mění způsob formátování časových razítek.

```
//PRTLOG EXEC PGM=CSQ1LOGP,PARM='TIME(RAW)'
```

To způsobí, že časová razítka budou formátována bez použití časového pásma nebo přestupného druhého posunutí pro formátovací systém. Tento režim operace můžete použít při formátování dat protokolu vytvořených na vzdáleném serveru nebo například před změnou letního času.

Není-li zadán žádný parametr, použije se výchozí chování formátováním časových razítek s použitím časových pásem a přestupných druhých oprav systému, který provádí formátování.

Formátované časy ovlivněné tímto parametrem jsou ty, které jsou přidruženy k:

- čas kontrolního bodu
- Čas restartování
- Čas spuštění UR

## Parametry vstupního ovládacího prvku

Klíčová slova, která můžete použít v datové sadě SYSIN, jsou popsána v následujícím seznamu.

Můžete uvést různá kritéria výběru, chcete-li omezit záznamy protokolu, které se zpracují. Patří mezi ně:

- rozsah protokolu, pomocí RBASTART-RBAEND nebo LRSNSTART-LRSNEND
- sady stránek, použití PAGESET
- jednotky zotavení, použití URID
- obsah záznamu, použití pro DATA
- správce prostředků, použití RM

Kombinované typy kritérií výběru lze kombinovat; zpracovávají se pouze záznamy splňující všechna kritéria.

### **LRSNSTART** (*hexadecimal-constant*)

Uvádí pořadové číslo logického záznamu (LRSN), ze kterého má začít zpracování. Toto klíčové slovo nelze použít společně s RBASTART. Toto klíčové slovo používejte pouze v případě, že se správce front nachází ve skupině sdílení front.

Hodnoty LRSN jsou vždy větší než A00000000000; tato hodnota se použije jako počáteční hodnota, je-li uvedena nižší hodnota.

Můžete také použít tvary STARTLRSN nebo STRTLRSN nebo LRSNSTRT. Toto klíčové slovo zadejte pouze jednou.

### **LRSNEND** (*hexadecimal-constant*)

Uvádí pořadové číslo logického záznamu (LRSN) posledního záznamu, který má být skenován. Výchozí hodnota je FFFFFFFFFF (konec datových sad). Toto klíčové slovo můžete použít pouze s parametrem LRSNSTART.

Můžete také použít formulář ENDLRSN.

Toto klíčové slovo zadejte pouze jednou.

### **RBASTART** (*hexadecimal-constant*)

Určuje protokol RBA protokolu, ze kterého má být zahájeno zpracování. Toto klíčové slovo nelze použít společně s parametrem LRSNSTART.

Můžete také použít formulář STARTRBA nebo ST. Toto klíčové slovo zadejte pouze jednou.

### **RBAEND** (*hexadecimal-constant*)

Uvádí poslední platný protokol RBA protokolu, který má být zpracován. Je-li toto klíčové slovo vynecháno, zpracování bude pokračovat na konci protokolu (FFFFFFFF, je-li použito 6 bajtů RBA, nebo FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF), je-li používáno 8 bajtů. Toto klíčové slovo můžete použít pouze s RBASTART.

Můžete také použít formuláře ENDRBA nebo EN. Toto klíčové slovo zadejte pouze jednou.

**Sada stránek (*decimal-integer*)**

Uvádí identifikátor sady stránek. Číslo musí být v rozsahu od 00 do 99. Můžete uvést maximálně 10 klíčových slov PAGESET. Je-li zadána klíčová slova PAGESET, budou zpracovány pouze záznamy protokolu přidružené k vámi zadaným sadám stránek.

**URID (*hexadecimal-constant*)**

Uvádí hexadecimální jednotku identifikátoru nápravy. Změny dat se objevují v kontextu jednotky zotavení IBM MQ . Jednotka zotavení je identifikována v protokolu pomocí záznamu BEGIN UR. Hodnota RBA protokolu BEGIN je hodnotou URID, kterou musíte použít. Pokud znáte identifikátor URI pro konkrétní adresu UR, o kterou se zajímáte, můžete omezit extrakci informací z protokolu na toto URID.

Hexadecimální konstanta může sestávat z 1 až 16 znaků (8 bajtů) a úvodní nuly nejsou povinné.

Můžete uvést maximálně 10 klíčových slov URID.

**Data (*hexadecimal-string*)**

Určuje datový řetězec hexadecimálně.

Řetězec se může skládat ze 2 až 48 znaků (24 bajtů) a musí mít sudý počet znaků.

Můžete uvést maximálně 10 klíčových slov DATA.

Jsou-li uvedena klíčová slova DATA, zpracují se pouze záznamy protokolu, které obsahují alespoň jeden z řetězců.

**Poznámka:** Ačkoli lze parametry DATA a EXTRACT používat společně, je obtížné spolehlivě odvodit význam z výstupu, pokud nemáte dobré znalosti o vnitřní implementaci produktu IBM MQ. Důvodem je to, že se zpracují pouze záznamy protokolu nízké úrovně, které obsahují požadovaná DATA, takže neextrahujete úplný výstup, který je logicky přidružen k datům, pouze záznamy, ve kterých se skutečně objeví tato posloupnost DATA. Například můžete získat pouze záznamy přidružené k vložení zpráv a ne se získání zpráv, nebo můžete získat pouze první část dat pro dlouhé zprávy, protože zbytek dat se nachází v jiných záznamech protokolu, které neobsahují požadovaný řetězec DATA.

**RM (*resource\_manager*)**

Určuje konkrétní správce prostředků. Zpracují se pouze záznamy přidružené k tomuto správci prostředků. Platné hodnoty pro toto klíčové slovo jsou:

**OBNOVA**

Správce protokolu pro zotavení

**Data**

Data Manager

**Vyrovňovací paměť**

správce vyrovnávací paměti

**IMSBRIDGE**

Most IMS

**SOUHRN (*YES/NO/ONLY*)**

Určuje, zda má být vytvořena souhrnná sestava nebo zda má být vytvořena:

**YES**

Vytvořte souhrnnou sestavu spolu s podrobnou sestavou.

**NO**

Nevytvářejte souhrnnou sestavu.

**Pouze**

Vytvořit pouze souhrnnou sestavu (bez podrobné sestavy).

Výchozí hodnota je NO.

**EXTRACT (*YES/NO*)**

Zadání funkce EXTRACT (YES) způsobí, že každý záznam protokolu, který splňuje kritéria výběru vstupu, bude zapsán do příslušného výstupního souboru, jak je vysvětleno na stránce [“Funkce EXTRACT”](#) na stránce 1917. Výchozí hodnota je NO.

**Poznámka:** Ačkoli lze parametry DATA a EXTRACT používat společně, je obtížné spolehlivě odvodit význam z výstupu, pokud nemáte dobré znalosti o vnitřní implementaci produktu IBM MQ. Důvodem je to, že se zpracují pouze záznamy protokolu nízké úrovně, které obsahují požadovaná DATA, takže neextrahujete úplný výstup, který je logicky přidružen k datům, pouze záznamy, ve kterých se skutečně objeví tato posloupnost DATA. Například můžete získat pouze záznamy přidružené k vložení zpráv a ne se získání zpráv, nebo můžete získat pouze první část dat pro dlouhé zprávy, protože zbytek dat se nachází v jiných záznamech protokolu, které neobsahují požadovaný řetězec DATA.

### **DECOMPRESS (YES/NO)**

Uvádí, zda se budou rozbalovat jakékoli komprimované záznamy protokolu:

#### **YES**

Jakékoli komprimované záznamy protokolu budou rozbaleny před provedením funkce Vyhledat, Tisknout nebo Extrahovat

#### **NO**

Jakékoli komprimované záznamy protokolu nebudou rozbaleny dříve, než se provede funkce Hledat nebo Tisk. Nepoužívejte funkce DECOMPRESS (NO) s funkcí Extract

Výchozí hodnota je ANO.

### **Poznámky k použití**

1. Je-li váš správce front ve skupině sdílení front, můžete zadat rozsah protokolu požadovaný buď příkazem LRSNSTART (volitelně s parametrem LRSNEND) nebo RBASTART (volitelně s RBAEND). Specifikace LRSN a RBA nelze směšovat.  
  
Potřebujete-li koordinovat informace z protokolů z různých správců front ve skupině sdílení front, použijte specifikace LRSN.
2. Pokud váš správce front není ve skupině sdílení front, nelze použít specifikace LRSN; je třeba použít specifikace RBA.
3. Používáte-li BSDS, musí být zadána hodnota RBASTART nebo LRSNSTART.
4. CSQ1LOGP spustí zpracování na prvním záznamu obsahujícím hodnotu LRSN nebo RBA větší nebo rovnou hodnotě uvedené na hodnotě LRSNSTART nebo RBASTART.
5. Obvykle se zajímáte pouze o nejnovější přírůstky v protokolu. Buďte opatrní při výběru vhodné hodnoty pro začátek rozsahu protokolu a nepoužívejte výchozí hodnoty. Jinak vytvoříte enormní objem dat, většina z nich není pro vás žádný zájem.

### **Funkce EXTRACT**

Typické použití parametru EXTRACT je následující:

- Zkontrolujte, které trvalé zprávy byly vloženy do fronty nebo z ní byly přijaty a zda byl požadavek potvrzen. To umožňuje přehrát zprávy.
- Přezkoumejte trvalé zprávy, které byly vloženy nebo byly vráceny, ale požadavek byl zálohován.
- Zobrazte, které aplikace byly vráceny, spíše než potvrzené.
- Zjistěte objem trvalých dat zpracovaných frontami, abyste identifikovali fronty s vysokým využitím.
- Identifikujte, které atributy objektu nastaví aplikace.
- Znovu vytvořte definice objektů pro účely zotavení po hlavním selhání, pouze pro soukromé fronty.

Je-li parametr CSQ1LOGP se sadou parametrů EXTRACT spuštěn pro datovou sadu protokolu, zpracuje všechny záznamy v datové sadě nebo všechny záznamy v zadaném rozsahu. Zpracování je následující:

1. Je-li nalezen požadavek na potvrzení, je-li CDCCMT ddname přítomen, jsou data zapsána do této datové sady. Je-li CSQBOTH jméno uživatele, data jsou také zapsána do této datové sady.
2. Když je nalezen požadavek odvolání, je-li CSQBACK ddname přítomen, pak jsou data zapsána do této datové sady. Je-li CSQBOTH jméno uživatele, data jsou také zapsána do této datové sady.

3. Když jsou detekovány změny objektů, jsou informace zapsány do datové sady identifikované CSQOBS ddname.
4. Po zpracování posledního záznamu se informace o zbývajících jednotkách práce zapiší do datové sady identifikované názvem CSQINFLT ddname.

Pokud nechcete shromažďovat jednu nebo více těchto tříd informací, pak vynechte příslušné příkazy DD.

### Příklad zpracování dat EXTRACT

Následující úloha používá zařízení DFSORT ke zpracování souboru potvrzených záznamů pro přidání počtu bajtů vložených do každé fronty.

```
//TOOLRUN EXEC PGM=ICETOOL,REGION=1024K
//TOOLMSG DD SYSOUT=*
//DFSMSG DD SYSOUT=*
//TOOLIN DD *
SORT FROM(IN) TO(TEMP1) USING(CTL1)
DISPLAY FROM(TEMP1) LIST(OUT1) ON(5,48,CH) ON(53,4,BI)
/*
//CTL1 DD *
* SELECT THE RECORDS WHICH WERE PUT
  INCLUDE COND=(180,5,CH,EQ,C'MQPUT')
* SORT BY QUEUE NAME
  SORT FIELDS=(112,48,CH,A)
* ONLY COPY THE QUEUE NAME AND SIZE OF USER DATA TO OUTPUT REC
  OUTREC FIELDS=(1,4,112,48,104,4)
* ADD UP THE NUMBER OF BYTES PROCESSED
* SUM FIELDS=(104,4,FI)
/*
//IN DD DISP=SHR,DSN=commit.dataset
//TEMP1 DD DISP=(NEW,DELETE),DSN=&TEMP1,SPACE=(CYL,(10,10))
//OUT1 DD SYSOUT=*
```

Obrázek 29. Akumulování bajtů vložených do každé fronty

Příkaz vytvoří výstup v následujícím formátu:

BA1	3605616
BA10	3572328
BA2	3612624
BA3	3579336
BA4	3572328
BA5	3491736
BA6	3574080
BA7	3532032
BA8	3577584
BA9	3539040
SYSTEM.ADMIN.CHANNEL.EVENT	186120
SYSTEM.ADMIN.QMGR.EVENT	384
SYSTEM.CHANNEL.SYNCQ	46488312

V následující tabulce jsou uvedeny ukázky, které vám umožňují tisknout a interpretovat data generovaná při použití funkce EXTRACT (YES).

Ukázka	Popis
thlqual.SCSQLOAD(CSQ4LOGS)	Ukázkový program C pro: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hlášení o aktivitě a objektu UOW definuje a pozmění</li> <li>• Volitelně můžete přehrát zprávy.</li> </ul>
thlqual.SCSQC375(CSQ4LOGS)	Zdroj pro vzorový C program
thlqual.SCSQC370(CSQ4LOGD)	Soubor záhlaví C pro mapování záznamů generovaných při použití funkce EXTRACT (YES) objektu CSQ1LOGP
thlqual.SCSQPROC(CSQ4LOGJ)	Ukázka JCL pro spuštění programu CSQ4LOGS

**Poznámka:** Neměli byste spustit program CSQ4LOGS z autorizované knihovny APF. Za určitých okolností obdržíte kód abend, pokud tak učiníte.

## Výstup CSQ1LOGP

### Podrobná sestava

Podrobná sestava začíná tím, že se zobrazí vstupní kritéria výběru určená hodnotou SYSIN a poté tiskne všechny platné zjištěné záznamy protokolu. Definice klíčových slov v podrobné sestavě jsou následující:

#### RM

Správce prostředků, který zapsal záznam protokolu.

#### TYPE

Typ záznamu protokolu.

#### URID

BEGIN UR pro tuto jednotku zotavení naleznete v předchozím popisu.

#### LRID

Identifikátor logického záznamu ve tvaru: AAAAAAAA .BBBBBBCC kde:

#### AAAAAAAJA

Je číslo sady stránek.

#### BBBBBBB

Jedná se o relativní číslo stránky v sadě stránek.

#### Kopie

Je relativní číslo záznamu na stránce.

#### LRSN

Číslo LRSN (Logical Record Sequence Number) skenovaného záznamu protokolu.

#### SUBTYPE

Podtyp typu záznamu protokolu.

#### Změnit délku

Délka zaprotokolované změny.

#### ZMĚNIT ODSAZENÍ

Začátek polohy změny.

#### ZPĚTNÝ ŘETĚZ

Ukazatel na předchozí stránku.

#### VPŘED ŘETĚZ

Ukazatel na další stránku.

#### Délka záznamu

Délka vloženého záznamu.

## Rozvržení záznamu pro výstupní datové sady

Datové sady vytvořené při zadání klíčového slova EXTRACT obsahují informace o trvalých zprávách. Zprávy jsou identifikovány podle názvu fronty a osmi znakových klíčů. Jakmile se zpráva dostala, klíč může být znovu použit jinou zprávou, takže je důležité se ujistit, že je zachována časová posloupnost. V záznamech jsou časy. Časové razítko lze extrahovat pouze z záznamu Begin-UR nebo z požadavku MQPUT. Takže pokud existuje pouze dlouho běžící transakce, která získává zprávy, časy, kdy se vyskytne získání, jsou čas, kdy byla transakce spuštěna (záznam Begin-UR). Pokud existuje mnoho krátkých jednotek práce nebo mnoho zpráv, které se mají umístit, je čas přiměřeně přesný (v milisekundách). Jinak jsou časy méně a méně přesné.

**Poznámka:** Na začátku každého záznamu je 4bajtový záznam deskriptoru záznamu, protože soubory jsou ve formátu proměnné Blocked. První datový bajt záznamu s proměnnou délkou má relativní pozici 5 a první 4 bajty obsahují slovo deskriptoru záznamu. Názvy polí odpovídají názvům polí v souboru záhlaví C CSQ4LOGD v souboru thlqual.SCSQC370.

Informace v datových sadách mají následující rozvržení:

Off set		Typ	Délka	Název	Popis
Pro sine c	hex ade cim ální				
0	0	Znak	21	csrecorddate	Přibližný čas zápisu protokolu ve formátu yyyy.ddd hh:mm:ss.thm
21	15	Znak	7	cstimedelta	Přibližný časový rozdíl (v milisekundách) od začátku jednotky práce. Zarovnané doprava a doplněné mezerami.
28	1C	64bitové celé číslo	8	dtodout	Odhadnutá doba, kdy byl záznam protokolu vytvořen, ve formátu STCK.
36	24	Znak	8	csurid	Jedinečný identifikátor jednotky práce, specifická pro správce front, která vytvořila záznam protokolu.
44	2C	Znak	12	cscorrelator	Identifikátor korelace podprocesu
56	38	Znak	8	csauth	Identifikátor autorizace (ID uživatele přidružené k jednotce práce)
64	40	64bitové celé číslo	8	dtime	Čas, kdy byla jednotka práce spuštěna, ve formátu STCK
72	48	Znak	8	csresource	Název prostředku
80	50	Znak	8	cscnty	Typ připojení: jedna z položek BATCH, RRSBATCH, IMS, CICS, CHIN nebo null pro interní úlohu
88	58	Znak	8	cscnid	ID připojení podprocesu, který vytvořil tuto jednotku práce
96	60	Znak	3	csstatus	Typ pracovní jednotky: BUR pro začátek nebo CP pro informace o kontrolních bodech
99	63	Celé číslo	4	ldataLen	Length of the message data (if any)
103	67	Znak	4	csqmgrname	Název správce front



Off set		Typ	Délka	Název	Popis
107	6B	Znak	48	název_csQueue name	Název fronty, pro získání, vložení nebo ukončení platnosti zpráv s ukončenou platností. Toto pole může být otazníkem. Otazníky se zobrazí, když není možné určit ID uživatele přidružené k záznamu. K tomu obvykle dochází, když záznam begin_ur nebo záznam kontrolního bodu, ze kterého můžete získat URID, není v rozsahu protokolu uvedeném v úloze, ani na použitých datových sadách protokolu.
155	9B	Znak	12	cssqdmcp	Klíč zprávy sdílené fronty. Prázdné, pokud se nejedná o sdílenou frontu
167	A7	Znak	8	csdmcp	Klíč zprávy nesdílené fronty. Mezera, pokud je sdílená fronta.
175	AF	Znak	8	csverb	Aktivita: <b>ALTER</b> objekt byl změněn <b>Definice</b> Objekt byl vytvořen <b>MQGET</b> zpráva byla odeslána <b>MQPUT</b> zpráva byla vložena <b>Vypršení platnosti</b> platnost zprávy vypršela <b>ABORT2</b> zpráva byla vrácena zpět <b>PHASE1</b> první fáze dvoufázového potvrzování <b>PHASE2</b> druhá fáze dvoufázového vázaného zpracování nebo jediná fáze jednofázového potvrzování.
183	B7	Znak	1	cscmitstatus	Stav pracovní jednotky: <b>B</b> Odvoláno <b>C</b> Potvrzené <b>I</b> v přípravě
184	B8	Znak	1	csshunt	Zachovaný indikátor: <b>S</b> posunovaný záznam <b>N</b> bez posunování
185	B9	Znak	8	cslogrba	RBA záznamu protokolu

Off set		Typ	Délka	Název	Popis
193	C1	Znak	8	csshuntrba	RBA posunovaného záznamu protokolu
201	C9	Znak	1	csuowscope	Rozsah transakce v hexadecimálním formátu: <b>01</b> lokální <b>02</b> sdíleno
202	CA	Celé číslo	4	lsegment	Číslo segmentu dat, které začíná od 1.
206	CE		Proměnná		Datová část
206	CE	Znak	1	csbora	Je-li csverb je ALTER, označuje, zda data jsou 'před' nebo 'za' kopií objektu. <b>B</b> před <b>A</b> po
207	CF	Znak	Proměnná	csvardata	Zpráva nebo data objektu. Délka, jak je uvedeno v ldataen.

## Obslužný program skupiny sdílení front (CSQ5PQSG)

Obslužný program CSQ5PQSG můžete použít k přidání definic skupin sdílení front a správců front do tabulek produktu IBM MQ Db2 a k jejich odebrání.

Obslužný program CSQ5PQSG lze také použít k ověření konzistence definic objektů produktu Db2 pro správce front, strukturu CF a objekty sdílené fronty v rámci skupiny sdílení front.

- [Vyvolání obslužného programu skupiny sdílení front](#)
- [Syntaxe, klíčová slova a parametry](#)
- [Příklad](#)

## Vyvolání obslužného programu skupiny sdílení front

Obrázek 30 na stránce 1922 uvádí příklad souboru JCL, který se používá k vyvolání obslužného programu CSQ5PQSG.

```
//S001 EXEC PGM=CSQ5PQSG,REGION=4M,
//      PARM='function,function parameters'
//STEPLIB DD DSN=thlqual.SCSQANLE,DISP=SHR
//          DD DSN=thlqual.SCSQAUTH,DISP=SHR
//          DD DSN=db2qual.SDSNLOAD,DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=*
```

Obrázek 30. Ukázka skriptu JCL pro vyvolání obslužného programu CSQ5PQSG


### Příkazy definice dat

Obslužný program CSQ5PQSG vyžaduje příkazy definice dat s následujícím názvem DDname:

## SYSPRINT

Tento příkaz je povinný; pojmenovává datovou sadu pro tiskový výstup. Délka logického záznamu (LRECL) je 125.

### Syntaxe, klíčová slova a parametry



Název skupiny sdílení front ( *název-qg-název* ) může mít až 4 znaky, skládající se z velkých písmen A-Z, 0-9, \$, #, @. Nesmí začínat číslicí. Z implementačních důvodů jsou názvy obsahující méně než 4 znaky čalouněny se symboly @, takže nepoužívejte názvy, které končí na @.

Název skupiny pro sdílení front se musí lišit od všech názvů správců front v rámci skupiny sdílení front.

#### parm

Toto pole obsahuje požadavek funkce následovaný parametry specifickými pro funkci. Ty jsou popsány v následujícím textu:

#### PŘIDAT QMGR

Přidejte záznam správce front do objektu CSQ.ADMIN\_B\_QMGR . Tato operace se úspěšně dokončí, pouze pokud jsou splněny všechny následující podmínky:

- Odpovídající záznam skupiny sdílení front existuje v CSQ.ADMIN\_B\_QSG .
- Záznam správce front v tabulce CSQ.ADMIN\_B\_QMGR jako člena jiné skupiny sdílení front.
- Ve skupině XCF není žádná položka člena s jinou hodnotou QMGR číslo, než je hodnota vytvořená obslužným programem, když přidáte záznam do CSQ.ADMIN\_B\_QMGR .

Všimněte si, že nezáleží na tom, zda je přidávaný správce front aktivní nebo neaktivní, když se provádí funkce ADD QMGR.

Pokud jsou ve skupině XCF členy bez odpovídajících položek v tabulce Db2 , můžete je pomocí obslužného programu přidat. Přidejte správce front v pořadí označeném zprávami CSQU524I , které jsou vydány obslužným programem skupiny sdílení front (CSQ5PQSG), když je spuštěn s parametrem **VERIFY QSG** .

Pokud správce front existuje v tabulce Db2 CSQ.ADMIN\_B\_QMGR, ale chybí ve skupině MVS XCF, můžete spustit tento obslužný program k obnově příslušné položky skupiny XCF, jak je indikováno zprávou CSQ5010E .

#### **qmgr-name**

Název správce front

#### **qsg-name**

Název skupiny sdílení front

#### **dsg-name**

Název skupiny sdílení dat produktu Db2

#### **DB2-ssid**

ID subsystému Db2

## **PŘIDAT QSG**

Přidejte záznam skupiny sdílení front do CSQ.ADMIN\_B\_QSG .

### ***qsg-name***

Název skupiny sdílení front

### ***dsg-name***

Název skupiny sdílení dat produktu Db2

### ***DB2-ssid***

ID subsystému Db2

## **ODEBRAT SPRÁVCE FRONT**

Odeberte záznam správce front z objektu CSQ.ADMIN\_B\_QMGR . To je úspěšně dokončeno pouze v případě, že správce front nebyl nikdy spuštěn nebo byl normálně ukončen z jeho posledního provedení.

### ***qmgr-name***

Název správce front

### ***qsg-name***

Název skupiny sdílení front

### ***dsg-name***

Název skupiny sdílení dat produktu Db2

### ***DB2-ssid***

ID subsystému Db2

## **ODEBRAT QSG**

Odeberte záznam skupiny sdílení front z CSQ.ADMIN\_B\_QSG . Toto je úspěšně dokončeno pouze v případě, že nejsou pro skupinu sdílení front definovány žádné správce front.

### ***qsg-name***

Název skupiny sdílení front

### ***dsg-name***

Název skupiny sdílení dat produktu Db2

### ***DB2-ssid***

ID subsystému Db2

## **MIGROVAT DSG**

Zkontrolujte, zda je instalace připravena migrovat své definice tabulek skupiny sdílení dat produktu Db2 z produktu IBM WebSphere MQ 7.0, nebo Verze 7.1 na IBM MQ 8.0.

Ověřuje, že:

- Všichni správci front ve skupině pro sdílení dat použili k migraci & koexistenci PTF a od té doby již byly spuštěny.
- Skupina sdílení dat ještě nebyla migrována.

### ***dsg-name***

Název skupiny sdílení dat produktu Db2

### ***DB2-ssid***

ID subsystému Db2

Tato funkce ve skutečnosti neprovádí migraci, která zahrnuje několik kroků. Je zahrnuta jako součást ukázkové úlohy migrace CSQ4570T a CSQ4571T v thlqual SCSQPROC.

Migrace vyžaduje, aby byla migrační oprava nainstalována na **všech** správcích front ve skupině sdílení dat.

## **MIGROVAT QSG**

Zkontrolujte, zda je instalace připravena k migraci svých definic tabulek skupiny sdílení front produktu Db2 z produktu IBM WebSphere MQ 7.0 nebo Verze 7.1 na hodnotu IBM MQ 8.0 .

Funkce MIGRATE QSG a MIGRATE DSG provádějí stejnou funkci. Jediný rozdíl je v rozsahu zpracování. MIGRATE QSG pracuje pouze na jedné skupině sdílení front, MIGRATE DSG pracuje ve všech skupinách sdílení front, které jsou definovány ve skupině sdílení dat.

Ověřuje, že:

- Všichni správci front ve skupině sdílení front aplikují migraci a PTF koexistence a od té doby, co byly spuštěny.

***qsg-name***

Název skupiny sdílení front

***dsg-name***

Název skupiny sdílení dat produktu Db2

***DB2-ssid***

ID subsystému Db2

Tato funkce ve skutečnosti neprovádí migraci, která zahrnuje několik kroků. Je zahrnuta jako součást ukázkové úlohy migrace CSQ4570T a CSQ4571T v thlqual SCSQPROC.

Migrace vyžaduje, aby byla migrační oprava nainstalována na všech správcích front **všech** ve skupině sdílení front.

**Force QMgr**

Odeberte záznam správce front z objektu CSQ.ADMIN\_B\_QMGR , i když byl správce front ukončen nestandardním způsobem.

Chcete-li odebrat posledního správce front ve skupině sdílení front, použijte raději volbu **FORCE** než **REMOVE**.

**Upozornění:** To může potlačit IBM MQ úsilí o udržení dat v konzistentním stavu. Tuto funkci použijte pouze v případě, že není možné provést proceduru odebrání správce front ze skupiny sdílení front na stránce [Odebrání správce front ze skupiny sdílení front](#).

***qmgr-name***

Název správce front

***qsg-name***

Název skupiny sdílení front

***dsg-name***

Název skupiny sdílení dat produktu Db2

***DB2-ssid***

ID subsystému Db2

**OVĚŘIT QSG**

Ověřte konzistenci definic objektů produktu Db2 pro správce front, strukturu CF a objekty sdílené fronty v rámci skupiny sdílení front.

***qsg-name***

Název skupiny sdílení front

***dsg-name***

Název skupiny sdílení dat produktu Db2

***DB2-ssid***

ID subsystému Db2

**Příklad**

Následující ukázka JCL přidá záznam správce front QM01 do skupiny sdílení front QSG1. Určuje připojení k subsystému Db2 DB2A, který je členem skupiny sdílení dat Db2 DSN510PG.

```
//S001 EXEC PGM=CSQ5PQSG,REGION=4M,
// PARM='ADD QMGR,QM01,QSG1,DSN510PG,DB2A'
//STEPLIB DD DSN=th1qual.SCSQANLE,DISP=SHR
// DD DSN=th1qual.SCSQAUTH,DISP=SHR
// DD DSN=db2qual.SDSNLOAD,DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=*
```

Obrázek 31. Použití obslužného programu skupiny sdílení front k přidání správce front do skupiny sdílení front

## Pomocný program pro předformátování aktivního protokolu (CSQJUFMT)

Obslužný program CSQJUFMT můžete použít k formátování aktivních datových sad protokolu před jejich použitím správcem front.

Pokud jsou datové sady aktivního žurnálu předformátovány obslužným programem, zvýší se výkon při zápisu do protokolu v prvním průchodu správce front aktivními protokoly. Není-li obslužný program použit, musí správce front formátovat každý řídicí interval protokolu v době zápisu do protokolu, než bude použit. Ve druhém a následném průchodu aktivními datovými sadami žurnálu již řídicí intervaly protokolu obsahují data, takže není třeba žádné další formátování a žádné aktuální výnosy výkonu.

### Vyvolání obslužného programu CSQJUFMT

Před spuštěním správce front, který používá protokoly, můžete spustit program CSQJUFMT.

**Poznámka:** Nepoužívejte tento obslužný program k formátování datové sady protokolu poté, co byl spuštěn správce front, nebo dojde ke ztrátě dat.

```
EXEC PGM=CSQJUFMT
```

Každý krok, který spouští obslužný program CSQJUFMT, formátuje jedinou aktivní datovou sadu protokolů. Přidejte další kroky CSQJUFMT pro každý aktivní protokol, který se vytváří.



**Upozornění:** JCL omezuje počet kroků v jedné úloze na 255. Pokud formátujete více než 255 aktivních datových sad protokolu, bude třeba spustit více úloh.

Tyto příkazy DD by měly být poskytnuty:

#### **SYSPRINT**

Tento příkaz je požadován pro uvedení datové sady nebo tiskové třídy souběžného tisku pro tiskový výstup.

#### **SYSUT1**

Tento příkaz identifikuje datovou sadu protokolu, která má být předformátována.

```
//JOB LIB DD DISP=SHR,DSN=th1qual.SCSQANLE
// DD DISP=SHR,DSN=th1qual.SCSQAUTH
//*
//JUFMT11 EXEC PGM=CSQJUFMT
//SYSPRINT DD SYSOUT=*
//SYSUT1 DD DISP=OLD,DSN=h1q.LOGCOPY1.DS01
//*
//JUFMT21 EXEC PGM=CSQJUFMT
//SYSPRINT DD SYSOUT=*
//SYSUT1 DD DISP=OLD,DSN=h1q.LOGCOPY2.DS01
```

Obrázek 32. Příklad souboru JCL použitého k vyvolání obslužného programu CSQJUFMT

Ukázkový kód JCL je dodáván v souboru thlqual.SCSQPROC (CSQ4LFMT) pro předběžné formátování nově definované duální datové sady protokolu. Obsahuje dva kroky, jeden krok pro formátování každé z kopií datové sady protokolu.

## Obslužný program obslužné rutiny fronty nedoručených zpráv (CSQUDLQH)

Můžete použít výchozí obslužný program (CSQUDLQH) pro zpracování zprávy zapsané do fronty nedoručených zpráv.

*Fronta nedoručených zpráv (DLQ)* je zadržující fronta pro zprávy, které nelze doručit do jejich cílových front. Každý správce front v síti může mít přidružený DLQ.

Správci front, agenti kanálů zpráv a aplikace mohou vkládat zprávy do fronty DLQ. Všechny zprávy na DLQ mohou mít předponu struktury *dead-letter header*, MQDLH. Zprávy, které správce front nebo agent kanálu zpráv umístili do fronty nedoručených zpráv, mají vždy záhlaví se smrtícím dopisem; ujistěte se, že aplikace, které vkládají zprávy do fronty nedoručených zpráv, také dodávají strukturu záhlaví s *dead-letter*. Pole *Příčina* struktury MQDLH obsahuje kód příčiny, který identifikuje důvod, proč se zpráva nachází na DLQ.

Implementujte rutinu, která se pravidelně spouští ke zpracování zpráv na DLQ. Taková rutina se nazývá *obslužná rutina fronty s dead-letter*. IBM MQ poskytuje výchozí *obslužnou rutinu fronty nedoručených zpráv* (obslužná rutina DLQ) s názvem CSQUDLQH. Uživatelem zapsaný *tabulka pravidel* poskytuje instrukce pro obslužnou rutinu DLQ, pro zpracování zpráv na DLQ. To znamená, že se obslužná rutina DLQ shoduje se zprávami na DLQ proti položkám v tabulce pravidel. Když se zpráva DLQ shoduje s položkou v tabulce pravidel, obslužná rutina DLQ provede akci přidruženou k této položce.

## Vyvolání obslužné rutiny DLQ

Toto téma vám pomůže pochopit, jak vyvolat obslužný program CSQUDLQH a jeho příkazy pro definici dat.

Obslužný program CSQUDLQH se spouští jako dávkový program z/OS. Zadejte název fronty nedoručených zpráv, kterou chcete zpracovat, a správce front, ve kterém je umístěn. Můžete to provést jedním z následujících dvou způsobů (v těchto příkladech je fronta smrtelného dopisu nazvaná CSQ1.DEAD.QUEUE a správce front se jmenuje CSQ1):

1. Názvy mohou být zadány jako poziční parametry v parametru PARM příkazu EXEC v rámci odeslaného JCL, například:

```
//READQ EXEC PGM=CSQUDLQH,  
// PARM='CSQ1.DEAD.QUEUE CSQ1'
```

Obrázek 33. Určení názvů fronty správce fronty a nedoručených zpráv pro obslužnou rutinu fronty nedoručených zpráv v souboru JCL

2. Názvy mohou být zadány v tabulce pravidel, například:

```
INPUTQ(CSQ1.DEAD.QUEUE) INPUTQM(CSQ1)
```

Obrázek 34. Určení názvů fronty správce fronty a nedoručených zpráv pro obslužnou rutinu fronty nedoručených zpráv v tabulce pravidel

Všechny parametry, které uvedete v parametru PARM, přepíše ty parametry v tabulce pravidel. Uvedete-li pouze jeden parametr v příkazu PARM, použije se jako název fronty nedoručených zpráv. Tabulka pravidel je převzata z datové sady SYSIN.

Další informace o klíčových slovech, která můžete určit, pro shodu a zpracování klíčových slov a klíčových slov akce, viz [“Pravidla \(vzory a akce\)”](#) na stránce 1930.

## Zastavení obslužné rutiny DLQ

Obslužný program CSQUDLQH je zastaven, je-li splněna některá z následujících podmínek:

- Fronta zablokovaných dopisů je prázdná po určenou dobu tak, jak byla konfigurována klíčovým slovem dat ovládacího prvku WAIT.
- Fronta nedoručených zpráv je nastavena na GET (DISABLED).
- Správce front je uveden do klidového stavu.
- Úloha CSQUDLQH byla zrušena.

Zprávy generované během zpracování fronty se zapisují na standardní výstup, když obslužný program CSQUDLQH končí řízeným způsobem. Je-li popisovač zrušen, tyto zprávy negeneruje.

## Příkazy definice dat

Příkaz CSQUDLQH vyžaduje příkazy definice dat s těmito názvy DDN:

### SYSOUT

Tento příkaz je povinný; pojmenovává datovou sadu pro tiskový výstup. Pro tuto výstupní datovou sadu můžete zadat délku logického záznamu (LRECL) a velikost bloku (BLKSIZE).

### SYSIN

Tento příkaz je povinný; pojmenovává vstupní datovou sadu obsahující tabulku pravidel, která uvádí, co má obslužný program provést. Délka logického záznamu (LRECL) je 80.

## Ukázka skriptu JCL

```
//READQ EXEC PGM=CSQUDLQH,  
//      PARM='CSQ1.DEAD.QUEUE CSQ1'  
//STEPLIB DD DSN=thlqua1.SCSQAUTH,DISP=SHR  
//      DD DSN=thlqua1.SCSQLOAD,DISP=SHR  
//      DD DSN=thlqua1.SCSQANLE,DISP=SHR  
//SYSOUT DD SYSOUT=*  
//SYSIN DD *  
INPUTQM(CSQ2) INPUTQ('CSQ2.DEAD.QUEUE')  
ACTION(RETRY)  
/*
```

Obrázek 35. Ukázka skriptu JCL pro vyvolání obslužného programu CSQUDLQH

## Tabulka pravidel obslužné rutiny DLQ

Tabulka pravidel obslužné rutiny DLQ definuje, jak obslužná rutina DLQ zpracovává zprávy, které dorazí do fronty DLQ.

V tabulce pravidel existují dva typy položek:

- První záznam v tabulce, který je volitelný, obsahuje [“Kontrolní údaje”](#) na stránce 1929.
- Všechny ostatní položky v tabulce jsou *pravidla* pro obslužnou rutinu DLQ, která se má sledovat. Každé pravidlo se skládá ze *vzorku* (sady charakteristik zprávy), proti kterému je zpráva porovnávána, a *akce*, která má být provedena, když se zpráva na DLQ shoduje se zadaným vzorem. V tabulce pravidel musí existovat alespoň jedno pravidlo.

Každá položka v tabulce pravidel se skládá z jednoho nebo více klíčových slov.

Informace o syntaxi tabulky pravidel viz [“Konvence pro tabulku pravidel”](#) na stránce 1932.

Informace o tom, jak ovládací prvek pattern-matching a action keywords řídí obslužný program CSQUDLQH naleznete v tématu [Pravidla \(vzory a akce\)](#).



## Kontrolní údaje

Tato sekce popisuje klíčová slova, která můžete zahrnout do položky řídicí datové položky v tabulce pravidel obslužných rutin DLQ.

- Všechna klíčová slova jsou volitelná.
- Je-li položka řízení-datová položka zahrnuta do tabulky pravidel, *musí* být prvním záznamem v tabulce.
- Je-li nějaká hodnota klíčové slovo, je podtržena výchozí hodnota klíčového slova.
- Vertikální čára (|) odděluje alternativy. Můžete uvést pouze jeden z nich.

### **INPUTQ (QueueName | ' ')**

Uvádí jméno fronty DLQ, kterou chcete zpracovat:

1. Uvedete-li název fronty v parametru PARM příkazu EXEC, potlačí to všechny hodnoty INPUTQ v tabulce pravidel.
2. Pokud neuvédete název fronty v parametru PARM příkazu EXEC, použije se hodnota INPUTQ v tabulce pravidel.
3. Neuvédete-li název fronty v parametru PARM příkazu EXEC nebo v tabulce pravidel, fronta nedoručených zpráv s názvem *název-qmgr.DEAD.QUEUE* se používá, pokud byla definována. Pokud tato fronta neexistuje, program selže a vrátí chybovou zprávu CSQU224E, která uvádí kód příčiny pro chybu.

### **VSTUPNÍ\_QM (QueueManagerName | ' ')**

Uvádí jméno správce front, který vlastní DLQ pojmenovaný na klíčovém slově INPUTQ.

1. Uvedete-li název správce front v parametru PARM příkazu EXEC, potlačí to všechny hodnoty INPUTQM v tabulce pravidel.
2. Pokud v parametru PARM příkazu EXEC nezadáte název správce front, použije se hodnota INPUTQM v tabulce pravidel.
3. Pokud nezadáte název správce front v parametru PARM příkazu EXEC nebo v tabulce pravidel, použije se výchozí správce front (pokud byl definován pomocí CSQBDEFV). Pokud tomu tak není, program selže a vrátí chybovou zprávu CSQU220E, která uvádí kód příčiny pro chybu.

### **RETRYINT (Interval | 60)**

Uvádí interval, v sekundách, kdy se má obslužná rutina DLQ pokoušet o opětovné zpracování zpráv na DLQ, který nemohl být zpracován při prvním pokusu a pro které byly požadovány opakované pokusy. Obslužná rutina DLQ znovu zpracovává zprávy poté, co je nejprve zkontrolována na konec fronty.

Výchozí hodnota je 60 sekund.

### **WAIT (YES | NO | nnn)**

Uvádí, zda by měl ovladač DLQ čekat na příchod dalších zpráv do fronty nedoručených zpráv, když zjistí, že nejsou žádné další zprávy, které by mohl zpracovat.

#### **YES**

Obslužná rutina DLQ čeká nekonečně dlouhou dobu.

#### **NO**

Obslužná rutina DLQ se ukončí, když zjistí, že je DLQ prázdný, nebo neobsahuje žádné zprávy, které by mohl zpracovat.

#### **nnn**

Obslužná rutina DLQ čeká na *nnn* sekund, než zjistí, že je fronta prázdná, nebo neobsahuje žádné zprávy, které může proces zpracovat, a to před ukončením.


Uved'te hodnotu v rozsahu od 1 do 999 999.

Uved'te WAIT (YES) pro zaneprázdněné fronty DLQ a WAIT (NO) nebo WAIT (*nnn*) pro fronty DLQ, které mají nízkou úroveň aktivity. Je-li obslužná rutina DLQ povolena pro ukončení, můžete v případě potřeby použít spouštěcí program k vyvolání.

## Pravidla (vzory a akce)

Obslužná rutina DLQ je řízena posloupností zde popisovaných vzorů pro srovnávání se vzory a akce.

Obrázek 36 na stránce 1930 ukazuje příklad pravidla z tabulky pravidel obslužných rutin DLQ.



Tato sekce popisuje klíčová slova, která můžete zahrnout do tabulky pravidel. Začíná popisem klíčových slov odpovídajících vzoru (tato klíčová slova, která se shodují se zprávami na DLQ). Dále popisuje klíčová slova akcí (ta klíčová slova, která určují, jak má obslužná rutina DLQ zpracovat odpovídající zprávu).

- Všechna klíčová slova kromě ACTION jsou volitelná.
- Je-li nějaká hodnota klíčové slovo, je podtržena výchozí hodnota klíčového slova. Pro většinu klíčových slov je výchozí hodnotou hvězdička (\*), která odpovídá libovolné hodnotě.
- Vertikální čára (|) odděluje alternativy. Můžete zadat pouze jedno z těchto klíčových slov.

Klíčová slova mohou být seskupena takto:

- [Klíčová slova odpovídající vzoru](#)
- [Klíčová slova akce](#)

## Klíčová slova pattern-matching

Klíčová slova vyhovující vzoru jsou popsána v následující tabulce. Tato klíčová slova se používají k určení hodnot, se kterými se budou zprávy v protokolu DLQ shodovat. Všechna klíčová slova odpovídající vzoru jsou volitelná.

### **APPLIDAT (ApplIdentityData | \*)**

Hodnota *ApplIdentityData* zprávy na DLQ, uvedená v deskriptoru zpráv, MQMD.

### **APPLNAME (PutApplName | \*)**

Název aplikace, která vydala volání MQPUT nebo MQPUT1, jak je uvedeno v poli *PutApplName* deskriptoru zpráv MQMD, zprávy na DLQ.

### **APPLTYPE (PutApplType | \*)**

Hodnota *PutApplType* uvedená v deskriptoru zpráv MQMD pro zprávu na DLQ.

### **DESTQ (QueueName | \*)**

Název fronty zpráv, pro kterou je zpráva určena.

### **DESTQM (QueueManagerName | \*)**

Název správce front pro frontu zpráv, pro kterou je zpráva určena.

### **FEEDBACK (Feedback | \*)**

Popisuje charakter sestavy, je-li hodnota *MsgType* MQMT\_REPORT.

Symbolické názvy můžete používat. Například můžete použít symbolický název MQFB\_COA k identifikaci těchto zpráv na frontě nedoručených zpráv, které vyžadují potvrzení jejich přijetí ve svých cílových frontách. Několik symbolických názvů není obslužným programem přijato a vede k chybě syntaxe. V těchto případech můžete použít odpovídající číselnou hodnotu.

### **FORMÁT (Format | \*)**

Název, který odesílatel zprávy používá k popisu formátu dat zprávy.

### **MSGTYPE (MsgType | \*)**

Typ zprávy na DLQ.

Symbolické názvy můžete používat. Například, můžete použít symbolický název MQMT\_REQUEST k identifikaci těchto zpráv na DLQ, které vyžadují odpovědi.

#### **PERSIST (Persistence | \*)**

Hodnota perzistence zprávy. (Trvalost zprávy určuje, zda přežije restarty správce front.)

Symbolické názvy můžete používat. Například můžete použít symbolický název MQPER\_PERSISTENT k identifikaci těch zpráv na DLQ, které jsou trvalé.

#### **REASON (ReasonCode | \*)**

Kód příčiny, který popisuje, proč byla zpráva vložena do fronty DLQ.

Symbolické názvy můžete používat. Například můžete použít symbolický název MQRC\_Q\_FULL k identifikaci těch zpráv umístěných na DLQ, protože jejich cílové fronty byly plné. Několik symbolických názvů není obsluhým programem přijato a vede k chybě syntaxe. V těchto případech můžete použít odpovídající číselnou hodnotu.

#### **REPLYQ (QueueName | \*)**

Název fronty pro odpověď určený v deskriptoru zprávy MQMD, zprávy v protokolu DLQ.

#### **REPLYQM (QueueManagerName | \*)**

Název správce front pro odpověď do fronty určené v klíčovém slově REPLYQ.

#### **ID UŽIVATELE (UserIdentifier | \*)**

ID uživatele, který je původcem zprávy na DLQ, jak je uvedeno v deskriptoru zpráv, MQMD.

### **Klíčová slova akce**

Klíčová slova akcí jsou popsána v následující tabulce. Tato klíčová slova se používají k popisu, jak se zpracovává odpovídající zpráva.

#### **ACTION ( DISCARD | IGNORE | RETRY | FWD)**

Akce provedená pro jakoukoli zprávu na DLQ, která se shoduje se vzorem definovaným v tomto pravidle.

##### **Zahodit**

Způsobí, že se zpráva odstraní z DLQ.

##### **IGNORE**

Způsobí, že zpráva bude ponechána na DLQ.

##### **RETRY**

Způsobí, že se obslužná rutina DLQ pokusí znovu vložit zprávu do její cílové fronty.

##### **VPŘED**

Způsobí předání zprávy do fronty pojmenované na klíčovém slově FWDQ.

Je třeba určit klíčové slovo ACTION. Počet pokusů o implementaci akce je řízen klíčovým slovem RETRY. Klíčové slovo RETRYINT v řídicích dat řídí interval mezi pokusy.

#### **CONVERT (YES | NO)**

Při výchozím nastavení je toto klíčové slovo nastaveno na hodnotu CONVERT (YES). Při přesílání nebo zopakování zprávy obslužný program DLQ provede příkaz MQGET s parametrem MQGMO\_CONVERT;, který převádí data zprávy na CCSID a kódování správce front.

Nastavení parametru CONVERT (NO) však postupuje nebo se opakuje, aniž by došlo k převodu obsahu zprávy.

#### **FWDQ (QueueName |&DESTQ|&REPLYQ)**

Název fronty zpráv, do níž je zpráva předávána při výběru klíčového slova ACTION.

##### **QueueName**

Tento parametr je název fronty zpráv. FWDQ (") není platný.

##### **& DESTQ**

Vezme název fronty z pole *DestQName* ve struktuře MQDLH.

## **& REPLYQ**

Vezme název z pole *ReplyToQ* v deskriptoru zpráv, MQMD. Můžete zadat REPLYQ (? \*) ve vzoru zpráv, abyste se vyhnuli chybovým zprávám, když pravidlo určující FWDQ (& REPLYQ) odpovídá zprávě s prázdným polem *ReplyToQ*.

## **FWDQM (QueueManagerName |&DESTQM|&REPLYQM| ' ')**

Správce front pro frontu, do níž je zpráva předána.

### **QueueManagerName**

Tento parametr definuje název správce front pro frontu, do níž je zpráva předávána při výběru klíčového slova ACTION (FWD).

## **& DESTQM**

Vezme název správce front z pole *NázevDestQMgr* ve struktuře MQDLH.

## **& REPLYQM**

Vezme název z pole *ReplyToQMgr* v deskriptoru zpráv, MQMD.

''

Lokální správce front.

## **ZÁHLAVÍ (YES |NO)**

Zda by měl příkaz MQDLH zůstat na zprávě, pro kterou je požadována akce ACTION (FWD). Ve výchozím nastavení zůstává MQDLH na zprávě. Klíčové slovo HEADER není platné pro akce jiné než FWD.

## **PUTAUT (DEF |CTX)**

Oprávnění, které má být programem DLQ uvedena do zpráv:

### **DEF**

Umístí zprávy s oprávněním samotné obslužné rutiny DLQ.

### **CTX**

Způsobí, že se zprávy umístí s oprávněním ID uživatele do kontextu zprávy. Pokud zadáte parametr PUTAUT (CTX), musíte mít oprávnění k převzetí identity jiných uživatelů.

## **OPAKOVÁNÍ (RetryCount | 1)**

Počet pokusů o provedení akce (v intervalu uvedeném v klíčovém slově RETRYINT řídicích dat). Uveďte hodnotu v rozsahu od 1 do 999 999 999.

**Poznámka:** Počet pokusů učiněných manipulátorem DLQ při implementaci jakéhokoli konkrétního pravidla je specifický pro aktuální instanci obslužné rutiny DLQ; tento počet netrvá po restartu. Pokud restartujete obslužnou rutinu DLQ, počet pokusů provedených k použití pravidla se znovu nastaví na nulu.

## **Konvence pro tabulku pravidel**

Toto téma vám pomůže pochopit konvence použité v tabulce pravidel CSQUDLQH.

Tabulka pravidel musí vyhovovat následujícím konvencím, pokud jde o jeho syntaxi, strukturu a obsah:

- Tabulka pravidel musí obsahovat alespoň jedno pravidlo.
- Klíčová slova se mohou vyskytnout v libovolném pořadí.
- Klíčové slovo může být zahrnuto pouze jednou v libovolném pravidle.
- Klíčová slova nerozlišují velká a malá písmena.
- Klíčové slovo a jeho hodnota parametru mohou být odděleny od jiných klíčových slov alespoň jednou mezerou nebo čárkou.
- Libovolný počet mezer se může objevit na začátku nebo na konci pravidla a mezi klíčovými slovy, interpunkčním znaménkem a hodnotami.
- Každé pravidlo musí začínat na novém řádku.
- Z důvodů přenositelnosti by významná délka řádku neměla být větší než 72 znaků.
- Znak plus (+) použijte jako poslední neprázdný znak na řádku, abyste indikovali, že pravidlo pokračuje od prvního nemezerových znaků na dalším řádku. Znak minus (-) použijte jako poslední neprázdný znak

na řádku, abyste indikovali, že pravidlo bude pokračovat od začátku dalšího řádku. V klíčových slovech a parametrech se mohou vyskytnout následující znaky.

Příklad:

```
APPLNAME('ABC+
D')
```

má za následek 'ABCD'.

```
APPLNAME('ABC-
D')
```

bude mít za následek 'ABC D'.

- Řádky s komentářem, které začínají hvězdičkou (\*), se mohou vyskytovat kdekoli v tabulce pravidel.
- Prázdné řádky se ignorují.

Každá položka v tabulce pravidel obslužných rutin DLQ obsahuje jedno nebo více klíčových slov a jejich přidružených parametrů. Parametry musí dodržovat následující pravidla syntaxe:

- Každá hodnota parametru musí obsahovat alespoň jeden významný znak. Omezí oddělovače v následujících příkladech se nepovažují za významné. Tyto parametry jsou například platné:

**FORMAT('ABC')**

3 významné znaky

**FORMAT(ABC)**

3 významné znaky

**FORMAT('A')**

1 významný znak

**FORMAT(A)**

1 významný znak

**FORMAT('')**

1 významný znak

Tyto parametry jsou neplatné, protože neobsahují žádné významné znaky:

– FORMAT('')

– FORMAT( )

– FORMAT()

– FORMAT

- Jsou podporovány zástupné znaky. Otazník (?) můžete použít namísto jednoho znaku, s výjimkou koncové mezery. Můžete použít hvězdičku (\*) místo nula nebo více sousedních znaků. Hvězdička (\*) a otazník (?) jsou **vždy** interpretovány jako zástupné znaky v hodnotách parametru.
- V parametrech těchto klíčových slov nemůžete zahrnout zástupné znaky: ACTION, HEADER, RETRY, FWDQ, FWDQM a PUTAUT.
- Koncové mezery v hodnotách parametrů a v odpovídajících polích ve zprávě na DLQ nejsou významné, když se používají zástupné znaky. Avšak úvodní a vložené mezery v řetězcích v uvozovkách jsou důležité pro shody se zástupnými znaky.
- Numerické parametry nemohou obsahovat zástupný znak otazník (?). Můžete uvést hvězdičku (\*) místo celého číselného parametru, ale hvězdičku nemůže být zahrnuta jako část numerického parametru. Jedná se například o platné číselné parametry:

**MSGTYPE(2)**

Způsobilé jsou pouze zprávy odpovědi

**MSGTYPE(\*)**

Jakýkoli typ zprávy je vhodný

## MSGTYPE(' \* ')

Jakýkoli typ zprávy je vhodný

Avšak MSGTYPE(' 2\* ') není platné, protože obsahuje hvězdičku (\*) jako část numerického parametru.

- Numerické parametry musí být v rozsahu nula až 999 999 999, pokud není uvedeno jinak. Je-li hodnota parametru v tomto rozsahu, je přijata, i když momentálně není platná v poli, ke kterému se klíčové slovo vztahuje. Pro číselné parametry můžete použít symbolické názvy.
- Je-li řetězcová hodnota kratší než pole v MQDLH nebo MQMD, ke kterému se klíčové slovo vztahuje, hodnota je vyplněna mezerami do délky pole. Je-li hodnota, kromě hvězdiček, delší než hodnota pole, je diagnostikována chyba. Například, tyto jsou všechny platné hodnoty řetězce pro osmiznakové pole:

'ABCDEFGH'

8 znaků

'A\*C\*E\*G\*I'

5 znaků bez hvězdiček

'\*A\*C\*E\*G\*I\*K\*M\*O\*'

8 znaků bez hvězdiček

- Řetězce, které obsahují mezery, malé znaky nebo speciální znaky jiné než tečka (.), dopředné lomítko (/), podtržítka (\_) a znak procenta (%), musí být ohraničeny jednoduchými uvozovkami. Znaky malým písmem, které nejsou uzavřeny v uvozovkách, jsou složeny na velká písmena. Pokud řetězec obsahuje uvozovku, musí být použity dvě jednoduché uvozovky, které označují začátek i konec cenové nabídky. Při výpočtu délky řetězce se každý výskyt dvojitého uvozovky považuje za jediný znak.

## Zpracování tabulky pravidel

Toto téma vám pomůže pochopit, jak obslužný program CSQUDLQH zpracovává tabulku pravidel.

Obslužná rutina fronty DLQ prohledá tabulku pravidel pro pravidlo se vzorem, který odpovídá zprávě na DLQ. Vyhledávání začne s prvním pravidlem v tabulce a pokračuje se sekvenčně přes tabulku. Když je nalezeno pravidlo s vyhovujícím vzorem, tabulka pravidel se pokusí provést akci z tohoto pravidla. Obslužná rutina DLQ zvýší počet opakovaných pokusů pro pravidlo o 1, kdykoli se pokusí o použití tohoto pravidla. Dojde-li k selhání prvního pokusu, pokus se opakuje, dokud počet provedených pokusů neodpovídá číslu uvedenému v klíčovém slově RETRY. Selže-li všechny pokusy, obslužná rutina DLQ vyhledá další porovnávací pravidlo v tabulce.

Tento proces se opakuje pro následná odpovídající pravidla, dokud nebude akce úspěšná. Když se každé vyhovující pravidlo pokusilo o počet pokusů, které byly uvedeny u klíčového slova RETRY, a všechny pokusy se nezdařily, předpokládá se ACTION (IGNORE). AKCE (IGNORE) se také předpokládá, pokud není nalezeno žádné vyhovující pravidlo.

Další informace najdete v tématu [Kontrola, zda jsou zpracovány všechny zprávy DLQ](#).

### Poznámka:

1. Odpovídající vzory pravidel se hledají pouze pro zprávy na DLQ, které začínají na MQDLH. Pokud obslužná rutina fronty nedoručených zpráv narazí na jednu nebo více zpráv, které nemají předponu MQDLH, vyšle informační zprávu, aby to nahlásila. Zprávy, které neobsahují objekt MQDLH, nejsou zpracovány obslužnou rutinou DLQ a zůstanou ve frontě nedoručených zpráv, dokud se o ní neřeší jiná metoda.
2. Všechna klíčová slova vzorku mohou být výchozí, takže se pravidlo může skládat pouze z akce. Všimněte si však, že tato pravidla jsou použita pouze pro všechny zprávy ve frontě, které mají příkazy MQDLHs a které dosud nebyly zpracovány v souladu s ostatními pravidly v tabulce.
3. Tabulka pravidel se ověřuje, když se spustí obslužná rutina DLQ, a chyby označené v tomto čase. Tabulku pravidel můžete kdykoli změnit, ale tyto změny nevstoupí v platnost, dokud se nerestartuje obslužná rutina DLQ.
4. Obslužná rutina DLQ nemění obsah zpráv, MQDLH ani deskriptor zprávy. Obslužná rutina DLQ vždy vloží zprávy do jiných front s volbou zprávy MQPMO\_PASS\_ALL\_CONTEXT.

5. Následné chyby syntaxe v tabulce pravidel nemusí být rozpoznány, protože ověření tabulky pravidel je navrženo tak, aby se zabránilo generování opakovaných chyb.
6. Obslužná rutina DLQ otevře volbu DLQ s volbou MQOO\_INPUT\_AS\_Q\_DEF.
7. Nespouštějte aplikace, které provádějí volání MQGET proti frontě ve stejnou dobu jako obslužná rutina DLQ. To zahrnuje více instancí obslužné rutiny DLQ. Mezi frontou nedoručených zpráv a manipulátorem DLQ je obvykle vztah jeden-na-jednoho.

## Zajištění toho, aby byly zpracovány všechny zprávy DLQ

Obslužná rutina DLQ udržuje záznam o všech zprávách na DLQ, které byly zobrazeny, ale nebyly odebrány. Pokud použijete obslužnou rutinu DLQ jako filtr pro extrakci malé podmnožiny zpráv z DLQ, obslužná rutina DLQ stále uchovává záznam o těchto zprávách na DLQ, který neprovedl. Obslužná rutina DLQ také nemůže zaručit, že budou zobrazeny nové zprávy přicházející do fronty DLQ, i když je DLQ definován jako první dovnitř-první ven (FIFO). Proto, pokud fronta není prázdná, je fronta DLQ pravidelně znovu zabalena, aby kontroloval všechny zprávy. Z těchto důvodů zajistěte, aby program DLQ obsahoval co nejméně zpráv. Pokud zprávy, které nemohou být vyřazeny nebo předány jiným frontám (z jakéhokoli důvodu), se mohou nashromáždit ve frontě, vytížení obslužné rutiny DLQ se zvýší a samotný DLQ je v nebezpečí zaplnění.

Můžete přijmout specifická opatření, která umožní programu DLQ prázdné fronty DLQ. Například nepoužívejte volbu ACTION (IGNORE), která ponechá zprávy na DLQ. (Nezapomeňte, že hodnota ACTION (IGNORE) se předpokládá u zpráv, které nejsou explicitně adresovány jinými pravidly v tabulce.) Místo toho pro tyto zprávy, které byste jinak ignorovali, použijte akci, která přesune zprávy do jiné fronty. Příklad:

```
ACTION (FWD) FWDQ (IGNORED.DEAD.QUEUE) HEADER (YES)
```

Podobně platí, že poslední pravidlo v tabulce by mělo být catchAll ke zpracování zpráv, které nebyly adresovány dřívějšími pravidly v tabulce. Konečné pravidlo v tabulce může být například něco podobného:

```
ACTION (FWD) FWDQ (REALLY.DEAD.QUEUE) HEADER (YES)
```

To předává zprávy, které spadají do konečného pravidla v tabulce do fronty REALLY.DEAD.QUEUE, kde je lze zpracovat ručně. Pokud takové pravidlo nemáte, zprávy pravděpodobně zůstanou na frontě DLQ po neomezenou dobu.

## Příklad tabulky pravidel obslužných rutin DLQ

Toto téma je třeba použít jako příklad tabulky pravidel obslužných rutin DLQ.

Zde je příklad tabulky pravidel, která obsahuje jednu položku řízení-data a několik pravidel:

```
*****
*           An example rules table for the CSQUDLQH utility           *
*****
* Control data entry
* -----
* If no queue manager name is supplied as an explicit parameter to CSQUDLQH,
* use the default queue manager.
* If no queue name is supplied as an explicit parameter to CSQUDLQH, use the
* DLQ defined for the queue manager.
*
inputqm(' ') inputq(' ')

* Rules
* -----

* The first check deals with attempted security violations.
* If a message was placed on the DLQ because the putter did not have the
* appropriate authority for the target queue, forward the message to a queue
* for manual inspection.

REASON(MQRC_NOT_AUTHORIZED) ACTION(FWD) +
FWDQ(DEADQ.MANUAL.SECURITY)

* The next set of rules with ACTION (RETRY) try to deliver the message to the
```

```

* intended destination.

* If a message is placed on the DLQ because its destination queue is full,
* attempt to forward the message to its destination queue. Make 5 attempts at
* approximately 60-second intervals (the default value for RETRYINT).

REASON(MQRC_Q_FULL) ACTION(RETRY) RETRY(5)

* If a message is placed on the DLQ because there has been a problem starting the
* application by triggering, forward the message to another queue for manual
* inspection.

REASON(MQFB_APPL_CANNOT_BE_STARTED) ACTION(FWD) +
FWDQ(DEADQ.MANUAL.TRIGGER)

* If a message is placed on the DLQ because of a put inhibited condition, attempt
* to forward the message to its destination queue. Make 5 attempts at
* approximately 60-second intervals (the default value for RETRYINT).

REASON(MQRC_PUT_INHIBITED) ACTION(RETRY) RETRY(5)

* The AAAA corporation often send messages with incorrect addresses. When we find
* a request from the AAAA corporation, we return it to the DLQ (DEADQ) of the
* reply-to queue manager (&REPLYQM). The AAAA DLQ handler attempts to
* redirect the message.

MSGTYPE(MQMT_REQUEST) REPLYQM(AAAA.*) +
ACTION(FWD) FWDQ(DEADQ) FWDQM(&REPLYQM)

* The BBBB corporation requests that we try sending messages to queue manager
* BBB2 if queue manager BBB1 is unavailable.

DESTQM(BBB1) +
ACTION(FWD) FWDQ(&DESTQ) FWDQM(BBB2) HEADER(NO)

* The CCCC corporation is very security conscious, and believes that none of its
* messages will ever end up on one of our DLQs. If we do see a message from a
* CCCC queue manager on our DLQ, we send it to a special destination in the CCCC
* organization where the problem is investigated.

REPLYQM(CCCC.*) +
ACTION(FWD) FWDQ(ALARM) FWDQM(CCCC.SYSTEM)

* Messages that are not persistent risk being lost when a queue manager terminates.
* If an application is sending nonpersistent messages, it will be able to cope with
* the message being lost, so we can afford to discard the message.

PERSIST(MQPER_NOT_PERSISTENT) ACTION(DISCARD)

* For performance and efficiency reasons, we like to keep the number of messages on
* the DLQ small. If we receive a message that has not been processed by an earlier
* rule in the table, we assume that it requires manual intervention to resolve the
* problem.

* Some problems are best solved at the node where the problem was detected, and
* others are best solved where the message originated. We do not have the message
* origin, but we can use the REPLYQM to identify a node that has some interest
* in this message. Attempt to put the message onto a manual intervention queue
* at the appropriate node. If this fails, put the message on the manual
* intervention queue at this node.

REPLYQM('?*') +
ACTION(FWD) FWDQ(DEADQ.MANUAL.INTERVENTION) FWDQM(&REPLYQM)

ACTION(FWD) FWDQ(DEADQ.MANUAL.INTERVENTION)

```

## Obslužný program převodu BSDS (CSQJUCNV)

Pomocí převodního obslužného programu CSQJUCNV BSDS můžete převést sadu dat bootstrap (BSDS) verze 1 na verzi 2. CSQJUCNV pracuje jako dávková úloha.

BSDS verze 1 podporuje 6 bajtů protokolu RBA (Relative Byte Address) protokolu RBA. BSDS verze 2 může používat správce front s operačním systémem IBM MQ 8.0a podporuje 8bajtové hodnoty protokolu RBA protokolu typu 8 bajtů. Další informace o změně ze 6 bajtů na 8bajtový protokol RBA najdete v tématu [Větší relative Byte Address Byte](#).



BSDS verze 2 může používat pouze správci front, kteří mají Verze 8.0 nové funkce povolené v OPMODE. Je-li správce front ve skupině sdílení front, všechny správce front v této skupině sdílení front musí být buď spuštěny s OPMODE (NEWFUNC,800), nebo mohou být přidány do skupiny sdílení front v produktu Verze 8.0, než bude sada BSDS převedena na verzi 2.

Pokud zadané parametry určují, že správce front je ve skupině pro sdílení front, obslužný program zkontroluje, zda jsou správci front na správné úrovni, a teprve poté lze povolit převod sady BSDS. U správců front, kteří nejsou členy skupiny sdílení front, se obslužnému programu nekontroluje, zda byl správce front spuštěn v novém funkčním režimu produktu Verze 8.0.

Převedené BSDSy se zapíší do nových datových sad. Tyto nové datové sady musí být před spuštěním obslužného programu alokovány s podobnými atributy jako aktuální BSDS a musí být prázdné. BSDS verze 2 obsahuje více dat než BSDS verze 1, proto musíte zajistit, aby nové datové sady byly přiděleny s dostatkem dostupného prostoru. Informace o doporučených hodnotách při definování nových BSDS najdete v tématu [Plánování prostředí protokolování přidružených témat](#).

Aktuální BSDSs se neupravují a lze je použít ke spuštění správce front, pokud by se pokus o převedení BSDS a restartování správce front s novým BSDS nezdařil.

### Důležité:

1. Tento obslužný program spusťte pouze v případě, že je zastaven správce front, který je vlastníkem BSDS.
  2. Nepokoušejte se spustit správce front s novým BSDS, dokud se obslužný program nedokončí úspěšně. Je-li správce front spuštěn se BSDS, který je výstupem neúspěšného nebo neúplného převodu, je ukončen s kódem příčiny 00D10121.
  3. Chcete-li použít tento obslužný program, ID uživatele úlohy musí mít přístup pro čtení a zápis ke starým i novým BSDS.
- [“Vyvolání obslužného programu CSQJUCNV” na stránce 1937](#)
  - [“Syntaxe, klíčová slova a parametry” na stránce 1938](#)
  - [“Příkazy definice dat \(DD\)” na stránce 1938](#)

## Vyvolání obslužného programu CSQJUCNV

Obslužný program běží jako dávkový program produktu z/OS. Na obrázku 1 je uveden příklad kódu JCL použitého k vyvolání obslužného programu CSQJUCNV pro správce front, který je členem skupiny sdílení front.


```
//CONVERT EXEC PGM=CSQJUCNV,REGION=32M,  
//          PARM=('INQSG,qsname,dsgname,db2ssid')  
//STEPLIB DD DSN=th1qua1.SCSQAUTH,DISP=SHR  
//          DD DSN=th1qua1.SCSQANLE,DISP=SHR  
//          DD DSN=db2qua1.SDSNLOAD,DISP=SHR  
//SYSPRINT DD SYSOUT=*  
//SYSUT1 DD DSN=h1q.BSDS01,DISP=SHR  
//SYSUT2 DD DSN=h1q.BSDS02,DISP=SHR  
//SYSUT3 DD DSN=newh1q.BSDS01,DISP=OLD  
//SYSUT4 DD DSN=newh1q.BSDS02,DISP=OLD
```

Obrázek 37. Ukázka skriptu JCL pro vyvolání obslužného programu CSQJUCNV

Ukázkový kód JCL ke spuštění obslužného programu se také poskytuje v produktu th1qua1.SCSQPROC (CSQ4BCNV).

## Syntaxe, klíčová slova a parametry

### Obslužný program pro převod BSDS



#### parm

Toto pole musí obsahovat jeden z následujících parametrů, které označují, zda je správce front členem skupiny sdílení front, nebo ne, za nímž následují libovolné parametry specifické pro funkci popsané v následujícím textu:

#### INQSG

Správce front, který vlastní BSDS, je členem skupiny sdílení front. Zadání tohoto parametru způsobí, že obslužný program ověří, zda všechny členy skupiny sdílení front byly spuštěny s OPMODE (NEWFUNC,800), nebo byly přidány do skupiny sdílení front v Verze 8.0.

Podrobnosti o tom, jak tuto úlohu provést, najdete v tématu [Implementace větší relativní bajtové adresy protokolu](#).

Obslužný program se ukončí s nenulovým kódem příčiny, bez zápisu do výstupního BSDS, pokud tato podmínka není splněna.

#### *qsgname*

Název skupiny sdílení front

#### *dsgrname*

Název skupiny sdílení dat produktu Db2

#### *db2ssid*

ID subsystému Db2

#### NOQSG

Správce front, který vlastní BSDS, není členem skupiny sdílení front. BSDS se převede, bez ohledu na to, zda byl správce front spuštěn s OPMODE (NEWFUNC,800).



**Upozornění:** Neuvádějte tento parametr pro správce front, který je členem skupiny sdílení front.

## Příkazy definice dat (DD)

CSQJUCNV rozeznává příkazy DD s následujícími názvy definic dat:

#### SYSUT1

Určuje staré BSDS, které má být převedeno. Tento příkaz je povinný.

#### SYSUT2

Uvádí druhou kopii staré sady BSDS, která má být převedena. Používáte-li duální BSDS, měli byste to uvést.

#### SYSUT3

Určuje nový, převedený BSDS. Tento příkaz je povinný.

#### SYSUT4

Určuje druhou kopii převedeného BSDS. Tento příkaz je požadován, pokud instalace používá duální BSDSs; jinak je volitelná.

#### SYSPRINT

Obsahuje výstupní zprávy z obslužného programu pro převod. Tento příkaz je povinný.

## Obslužný program zásad zabezpečení zpráv (CSQOUTIL)

Obslužný program zásad produktu IBM MQ Advanced Message Security je k dispozici pro správu zásad zabezpečení, které určují šifrovací algoritmy šifrování a podepisování pro šifrování a ověřování zpráv, které procházejí frontami.

Pomocí tohoto obslužného programu můžete zobrazit, definovat, změnit, vymazat a exportovat zásady zabezpečení.

Obslužný program CSQOUTIL se spouští jako dávkový obslužný program z/OS, který přijímá vstup příkazu **SYSIN**. Ukázkový skript JCL pro spuštění obslužného programu je uveden ve členu CSQ40CFG z thlqual.SCSQPROC.

```
-----  
//CSQ40CFG JOB 1,CSQ0,CLASS=A,MSGCLASS=X  
//CSQ40CFG EXEC PGM=CSQOUTIL,  
// PARM='ENVAR("_CEE_ENVFILE_S=DD:ENVARS") /'  
//STEPLIB DD DSN=thlqual.SCSQANLE,DISP=SHR  
// DD DSN=thlqual.SCSQAUTH,DISP=SHR  
//ENVARS DD DSN=thlqual.SCSQPROC(CSQ40ENV),DISP=SHR  
//SYSPRINT DD SYSOUT=*  
//SYSIN DD *  
dspmqspl -m <qmgr>  
/*  
-----
```

Obslužný program přijímá následující příkazy:

### **dspmqspl**

Zobrazit nebo exportovat informace o jedné nebo více zásadách zabezpečení.

### **setmqspl**

Definování, změna nebo odebrání zásad zabezpečení

Informace o tom, jak používat tyto příkazy ke správě zásad zabezpečení, najdete v tématu [Správa zásad zabezpečení](#).

## Obecné poznámky k použití

Při zadávání rozlišujících jmen (DN), které mají vložené mezery, je nutné uzavřít celé DN do dvojitých uvozovek ("). Například:

```
-a "CN=John Smith,O=IBM,C=US"  
-r "CN=JSmith,O=IBM Australia,C=AU"
```

Argumenty, které by překročily sloupec 80 vstupního záznamu SYSIN, mohou pokračovat v následných záznamech SYSIN za předpokladu, že tyto argumenty jsou uzavřeny do dvojitých uvozovek (") a příslušné pokračování v pokračování ve sloupci 1 následných záznamů SYSIN.

Při exportování informací o zásadě pomocí příkazu **dspmqspl** s parametrem **-export** je výstup zapsán do dalších definic dat s názvem EXPORT. EXPORT DD může být SYSOUT = \*, sekvenční datová sada nebo člen rozdělené datové sady. Formát záznamu je pevný blok a délka logického záznamu je 80. Výstup se nachází ve formě jednoho nebo více příkazů **setmqspl**, které lze následně použít jako vstup do CSQOUTIL.

Chcete-li použít tento obslužný program, potřebujete oprávnění k připojení ke správci front a k přístupu do fronty SYSTEM.PROTECTION.POLICY.QUEUE. Pokud byly pro správce front povoleny události příkazu, potřebujete oprávnění k vložení do fronty SYSTEM.ADMIN.COMMAND.EVENT. Pokud byly pro správce front povoleny události konfigurace, potřebujete oprávnění k vložení do fronty SYSTEM.ADMIN.CONFIG.EVENT.


### **Související informace**

[Zásady zabezpečení](#)

## dspmqspl

Příkaz **dspmqspl** se používá k zobrazení seznamu všech zásad a podrobností pojmenované zásady.

### Syntaxe



Tabulka 105. Parametry příkazu *dspmqspl*.

Příznak příkazu	Vysvětlení
-m	Název správce front ( <b>povinný</b> ).
-p	Název zásady.
-export	Přidání tohoto parametru generuje výstup, který lze snadno použít na jiného správce front.

### Související odkazy

[“Nastavit zásadu” na stránce 1280](#)

K nastavení zásady zabezpečení použijte příkaz MQSC SET POLICY.

[“ZÁSADA ZOBRAZENÍ” na stránce 1110](#)

Použijte příkaz MQSC DISPLAY POLICY pro zobrazení zásady zabezpečení.


[“setmqspl” na stránce 146](#)

Použijte příkaz **setmqspl** k definování nové zásady zabezpečení, nahradte již existující zásadu zabezpečení nebo odeberte existující zásadu.


## setmqspl

Použijte příkaz **setmqspl** k definování nové zásady zabezpečení, nahradte již existující zásadu zabezpečení nebo odeberte existující zásadu.

### Syntaxe




**Definice zásady**



Tabulka 106. Parametry příkazu *setmqsp1*.

Příznak příkazu	Vysvětlení
-m	Název správce front. Tento příznak je povinný pro všechny akce v zásadách zabezpečení.
-p	Název zásady. Nastavte název zásady na název fronty, na kterou se má zásada použít.
-s	Algoritmus digitálního podpisu. Produkt IBM MQ Advanced Message Security podporuje následující hodnoty: MD5, SHA1, SHA256, SHA384a SHA512. Vše musí být velkými písmeny. Výchozí hodnota je NONE . <b>Důležité:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pro šifrovací hašovací funkce šifrování SHA384 a SHA512 musí být klíče použité pro podepisování delší než 768 bitů.</li> <li>Název nebo názvy šifrovacích algoritmů musí být velkými písmeny.</li> <li>Algoritmus podpisu nemůže být NONE , je-li šifrovací algoritmus odlišný od NONE.</li> </ul>

Tabulka 106. Parametry příkazu `setmqsp1` . (pokračování)

Příznak příkazu	Vysvětlení
-e	<p>Digitální šifrovací algoritmus.</p> <p>Produkt IBM MQ Advanced Message Security podporuje následující šifrovací algoritmy: RC2, DES, 3DES, AES128, AES256. Standardní hodnota je NONE.</p> <p><b>Důležité:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Název šifrovacího algoritmu musí být zadán velkými písmeny.</li> <li> Šifrovací algoritmus z/OS RC2 není podporován pro zásady utajení.</li> </ul>
-r	<p>Rozlišovací jméno (DN) příjemce zprávy (je-li k dispozici, certifikát vztahující se k DN se používá k šifrování dané zprávy). Příjemci mohou být určeni, pouze pokud je šifrovací algoritmus odlišný od NONE. Pro zprávu může být zahrnuto více příjemců. Každé DN musí být poskytnuto s samostatným parametrem <code>-r</code> .</p> <p><b>Důležité:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Názvy atributů DN musí být velkými písmeny.</li> <li>Čárky musí být použity jako oddělovače názvů.</li> <li>Chcete-li se vyhnout chybám interpretu příkazů, uzavřete jména DN do uvozovek.</li> </ul> <p>Příklad:</p> <pre data-bbox="873 1150 1474 1234">-r "CN=alice, O=ibm, C=US"</pre>
-a	<p>DN podpisu, které je ověřováno během načítání zprávy. Během načítání budou akceptovány pouze zprávy podepsané uživatelem s poskytnutým DN. DN podpisu lze zadat pouze tehdy, je-li algoritmus podpisu odlišný od NONE. Může být zahrnuto více autorů. Každý autor musí mít samostatný parametr <code>-a</code> .</p> <p><b>Důležité:</b> Název atributu DN musí být velkými písmeny.</p>

Tabulka 106. Parametry příkazu `setmqspl` . (pokračování)

Příznak příkazu	Vysvětlení
-t	<p>Příznak tolerance, který označuje, zda lze zásadu, která je přidružena k frontě, ignorovat, když se pokus o načtení zprávy z fronty týká zprávy bez sady zásad zabezpečení. Platné hodnoty:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>0 (Výchozí)</b> Příznak tolerování vypnuto.</li> <li>• <b>1</b> Příznak tolerování zapnuto.</li> </ul> <p>Tolerance je volitelná a usnadňuje fázovanou implementaci, kde byly zásady použity pro fronty, ale tyto fronty již mohou obsahovat zprávy, které nemají žádnou zásadu, nebo stále přijímají zprávy ze vzdálených systémů, které nemají sadu zásad zabezpečení nastaveny.</p>
-remove	<p>Odstranit zásadu.</p> <p>Je-li zadán, zůstává platný pouze příznak -p .</p>

### Související odkazy

[“Nastavit zásadu” na stránce 1280](#)

K nastavení zásady zabezpečení použijte příkaz MQSC SET POLICY.

[“ZÁSADA ZOBRAZENÍ” na stránce 1110](#)

Použijte příkaz MQSC DISPLAY POLICY pro zobrazení zásady zabezpečení.

[“dspmqspl” na stránce 74](#)

Příkaz **dspmqspl** se používá k zobrazení seznamu všech zásad a podrobností pojmenované zásady.

## IBM MQ rozhraní administrace

Referenční informace pro rozhraní IBM MQ Administration Interface (MQAI).

### Související informace

[Použití rozhraní MQAI ke zjednodušení používání PCFs](#)

## Volání MQAI

Referenční informace pro volání MQAI.

Seznam referenčních informací pro MQAI.

Existují dva typy selektorů: *selektor uživatele* a *selektor systému*. Ty jsou popsány v části [“Selektory MQAI” na stránce 2024](#).

Existují tři typy volání:

- Manipulace s vaky dat volá po konfiguraci datových balíčků:
  - [“Balík mqAdd” na stránce 1944](#)
  - [“mqAddByteString” na stránce 1946](#)
  - [“Filtr mqAddByteString” na stránce 1948](#)
  - [“Dotaz mqAdd” na stránce 1950](#)
  - [“mqAddcelé číslo” na stránce 1952](#)
  - [“mqAddInteger64” na stránce 1953](#)
  - [“mqAddIntegerFilter” na stránce 1955](#)

- [“Řetězec mqAdd” na stránce 1957](#)
- [“mqAddStringFilter” na stránce 1959](#)
- [“Balík mqClear” na stránce 1964](#)
- [“mqCountpoložek” na stránce 1965](#)
- [“Balík mqCreate” na stránce 1967](#)
- [“Balík mqDelete” na stránce 1970](#)
- [“Položka mqDelete” na stránce 1971](#)
- [“Balík mqInquire” na stránce 1979](#)
- [“mqInquireByteString” na stránce 1981](#)
- [“Filtr mqInquireByteString” na stránce 1984](#)
- [“Integer mqInquire” na stránce 1987](#)
- [“mqInquireInteger64” na stránce 1989](#)
- [“mqInquireIntegerFilter” na stránce 1991](#)
- [“mqInquireItemInfo” na stránce 1993](#)
- [“Řetězec mqInquire” na stránce 1996](#)
- [“mqInquireStringFilter” na stránce 1999](#)
- [“mqSetByteString” na stránce 2005](#)
- [“Filtr mqSetByteString” na stránce 2007](#)
- [“mqSetCelé číslo” na stránce 2010](#)
- [“mqSetInteger64” na stránce 2012](#)
- [“mqSetIntegerFilter” na stránce 2014](#)
- [“Řetězec mqSet” na stránce 2016](#)
- [“mqSetStringFilter” na stránce 2019](#)
- [“Balík mqTruncate” na stránce 2023](#)
- Příkazové volání pro odesílání a přijímání administrativních příkazů a zpráv PCF:
  - [“mqBagToBuffer” na stránce 1961](#)
  - [“mqBufferToBag” na stránce 1963](#)
  - [“mqExecute” na stránce 1974](#)
  - [“Balík mqGet” na stránce 1977](#)
  - [“Balík mqPut” na stránce 2003](#)
- Volání obslužného programu pro zpracování prázdných řetězců vyplněných mezerami a ukončených hodnot null:
  - [“mqPad” na stránce 2002](#)
  - [“mqTrim” na stránce 2022](#)

Tato volání jsou popsána v abecedním pořadí v následujících sekcích.

## **Balík mqAdd**

Volání mqAddBag vnoří do jiné tašky.

### **Syntaxe pro objekt Bag mqAdd**

**mqAddBag** (*Bag, Selector, ItemValue, CompCode, Reason*)



## Parametry pro balík mqAdd

### **Bag (MQHBAG)-vstup**

Do níž má být přidána položka, do níž má být přidána položka.

Taška musí být taška uživatele. To znamená, že musí být vytvořena pomocí volby MQCBO\_USER\_BAG u volání mqCreateBag. Pokud tento balík nebyl vytvořen tímto způsobem, výsledky MQRC\_WRONG\_BAG\_TYPE.

### **Selector (MQLONG)-vstup**

Selektor identifikující položku, která má být vnořena.

Je-li selektor menší než nula (to znamená, systémový selektor), výsledky MQRC\_SELECTOR\_OUT\_OF\_RANGE.

Je-li selektor nulový nebo vyšší (tj. selektor uživatele) a byl vytvořen s volbou MQCBO\_CHECK\_SELECTORS, musí být selektor v rozsahu MQGA\_FIRST až MQGA\_LAST; pokud ne, tak znovu MQRC\_SELECTOR\_OUT\_OF\_RANGE výsledků.

Pokud nebyl zadán parametr MQCBO\_CHECK\_SELECTORS, může být selektor libovolnou hodnotou nula nebo větší.

Pokud volání vytváří druhý nebo pozdější výskyt selektoru, který se již v balíku nachází, musí být datový typ tohoto výskytu stejný jako datový typ prvního výskytu; MQRC\_INCONSISTENT\_ITEM\_TYPE s výsledky, pokud není.

### **ItemValue (MQHBAG)-vstup**

Taška, která má být vnořena.

Pokud taška není balík skupiny, výsledky MQRC\_BAG\_WRONG\_TYPE. Dojde-li k pokusu o přidání balíku do sebe, výsledky MQRC\_HBAG\_ERROR.

### **CompCode (MQLONG)-výstup**

Kód dokončení.

### **Reason (MQLONG)-výstup**

Kód příčiny kvalifikující *CompCode*.

Následující kódy příčiny označují chybové stavy, které mohou být vráceny z volání mqAddBag:

#### **MQRC\_BAG\_NEOPRÁVNĚNÝ TYP**

Chybný typ vaku pro zamýšlené použití (buď Bag, nebo ItemValue).

#### **CHYBA MQRC\_HBAG\_ERROR**

Ovladač balíku není platný.

#### **MQRC\_INCONSISTENT\_ITEM\_TYPE**

Datový typ tohoto výskytu selektoru se liší od datového typu prvního výskytu.

#### **MQRC\_SELECTOR\_OUT\_OF\_RANGE**

Selektor není v platném rozsahu pro volání.

#### **MQRC\_STORAGE\_NOT\_AVAILABLE**

Není k dispozici dostatečný úložný prostor.

## Poznámky k použití pro objekt Bag mqAdd

Je-li balík se zadaným selektorem již v balíku přítomen, přidá se další instance tohoto selektoru na konec balíku. Nová instance nemusí být nutně sousedící s existující instancí.

## Vyvolání jazyka C pro objekt Bag mqAdd

```
mqAddBag (Bag, Selector, ItemValue, &CompCode, &Reason)
```

Deklarujte parametry následujícím způsobem:

```
MQHBAG   Bag;           /* Bag handle */
MQLONG   Selector;      /* Selector */
MQHBAG   ItemValue;     /* Nested bag handle */
MQLONG   CompCode;      /* Completion code */
MQLONG   Reason;        /* Reason code qualifying CompCode */
```

## Vyvolání Visual Basic pro objekt Bag mqAdd

(Podporováno pouze na systému Windows .)

```
mqAddGroup Bag, Selector, ItemValue, CompCode, Reason
```

Deklarujte parametry následujícím způsobem:

```
Dim Bag           As Long 'Bag handle'
Dim Selector      As Long 'Selector'
Dim ItemValue     As Long 'Nested bag handle'
Dim CompCode     As Long 'Completion code'
Dim Reason        As Long 'Reason code qualifying CompCode'
```

**Poznámka:** Volání mqAddBag lze použít pouze s uživatelskými vaky; nelze přidávat vnořené tašky do administračních nebo příkazových pytlů. Můžete pouze vnořit skupinové tašky.

## mqAddByteString

Volání mqAddByteString přidá řetězec bajtů identifikovaný selektorem uživatele na konec určeného balíku.

### Syntaxe pro mqAddByteString

**mqAddByteString (Bag, Selector, BufferLength, Buffer, CompCode, Reason)**

### Parametry pro mqAddByteString

#### **Bag (MQHBAG)-vstup**

Úchyt balíku, který má být upraven.

Touto hodnotou musí být popisovač balíku vytvořeného uživatelem, nikoli popisovač systémové tašky. Výsledky MQRC\_SYSTEM\_BAG\_NOT\_ALTERABLE, pokud se zadaná hodnota vztahuje k systémové tašce.

#### **Selector (MQLONG)-vstup**

Selektor identifikující položku, která má být přidána do balíku.

Je-li selektor menší než nula (to znamená, systémový selektor), výsledky MQRC\_SELECTOR\_OUT\_OF\_RANGE.

Je-li selektor nulový nebo vyšší (tj. selektor uživatele) a byl vytvořen s volbou MQCBO\_CHECK\_SELECTORS nebo jako administrativní balík (MQCBO\_ADMIN\_BAG), selektor musí být v rozsahu MQBA\_FIRST až MQBA\_LAST. Funkce MQRC\_SELECTOR\_OUT\_OF\_RANGE má za následek to, že se nenachází ve správném rozsahu.

Pokud nebyl zadán parametr MQCBO\_CHECK\_SELECTORS, může být selektor libovolnou hodnotou nula nebo větší.

Pokud volání vytváří druhý nebo pozdější výskyt selektoru, který se již v balíku nachází, musí být datový typ tohoto výskytu stejný jako datový typ prvního výskytu; MQRC\_INCONSISTENT\_ITEM\_TYPE s výsledky, pokud není.

### **BufferLength (MQLONG)-vstup**

Délka řetězce obsaženého v argumentu *Buffer* v bajtech. Hodnota musí být nula nebo větší.

### **Buffer (MQBYTE × BufferLength)-vstup**

Vyrovnávací paměť obsahující řetězec bajtů.

Délka je dána parametrem *BufferLength*. Je-li zadána nula pro *BufferLength*, lze ukazatel null zadat pro adresu parametru *Buffer*. Ve všech ostatních případech musí být pro parametr *Buffer* zadána platná (non-null) adresa.

### **CompCode (MQLONG)-výstup**

Kód dokončení.

### **Reason (MQLONG)-výstup**

Kód příčiny kvalifikující *CompCode*.

V volání `mqAddByteString` mohou být vráceny následující kódy příčiny týkající se chybových stavů:

#### **CHYBA MQRC\_BUFFER\_ERROR**

Parametr vyrovnávací paměti není platný (neplatná adresa parametru nebo vyrovnávací paměť není zcela přístupná).

#### **CHYBA MQRC\_BUFFER\_LENGTH\_ERROR**

Délka vyrovnávací paměti není platná.

#### **CHYBA MQRC\_HBAG\_ERROR**

Ovladač balíku není platný.

#### **MQRC\_INCONSISTENT\_ITEM\_TYPE**

Datový typ tohoto výskytu selektoru se liší od datového typu prvního výskytu.

#### **MQRC\_SELECTOR\_OUT\_OF\_RANGE**

Selektor není v platném rozsahu pro volání.

#### **MQRC\_STORAGE\_NOT\_AVAILABLE**

Není k dispozici dostatečný úložný prostor.

#### **MQRC\_SYSTEM\_BAG\_NOT\_ALTERABLE**

Systémový balík nelze změnit nebo odstranit.

## **Poznámky k použití pro `mqAddByteString`**

1. Je-li datová položka se zadaným selektorem již v balíku přítomna, přidá se další instance tohoto selektoru na konec balíku. Nová instance nemusí být nutně sousedící s existující instancí.
2. Toto volání nelze použít k přidání selektoru systému do balíku.

## **Vyvolání jazyka C pro `mqAddByteString`**

```
mqAddByteString (hBag, Selector, BufferLength, Buffer, &CompCode, &Reason);
```

Deklarujte parametry následujícím způsobem:

```
MQHBAG   Bag;           /* Bag handle */
MQLONG   Selector;     /* Selector */
MQLONG   BufferLength;  /* Buffer length */
```

```
PMQBYTE Buffer          /* Buffer containing item value */
MQLONG  CompCode;      /* Completion code */
MQLONG  Reason;        /* Reason code qualifying CompCode */
```

## Vyvolání Visual Basic pro mqAddByteString

(Podporováno pouze na systému Windows .)

```
mqAddByteString Bag, Selector, BufferLength, Buffer, CompCode, Reason
```

Deklarujte parametry následujícím způsobem:

```
Dim Bag           As Long 'Bag handle'
Dim Selector      As Long 'Selector'
Dim BufferLength  As Long 'Buffer length'
Dim Buffer        As Byte 'Buffer containing item value'
Dim CompCode     As Long 'Completion code'
Dim Reason       As Long 'Reason code qualifying CompCode'
```

## Filtr mqAddByteString

Volání filtru mqAddByteString přidá filtr bajtových řetězců identifikovaný selektorem uživatele na konec určeného balíku.

## Syntaxe pro filtr mqAddByteString

**mqAddByteStringFiltr (Bag, Selector, BufferLength, Buffer, Operator, CompCode, Reason)**

## Parametry pro filtr mqAddByteString

### Bag (MQHBAG)-vstup

Úchyt balíku, který má být upraven.

Touto hodnotou musí být popisovač balíku vytvořeného uživatelem, nikoli popisovač systémové tašky. Výsledky MQRC\_SYSTEM\_BAG\_NOT\_ALTERABLE, pokud se zadaná hodnota vztahuje k systémové tašce.

### Selector (MQLONG)-vstup

Selektor identifikující položku, která má být přidána do balíku.

Je-li selektor menší než nula (to znamená, systémový selektor), výsledky MQRC\_SELECTOR\_OUT\_OF\_RANGE.

Je-li selektor nulový nebo vyšší (tj. selektor uživatele) a byl vytvořen s volbou MQCBO\_CHECK\_SELECTORS nebo jako administrativní balík (MQCBO\_ADMIN\_BAG), selektor musí být v rozsahu MQBA\_FIRST až MQBA\_LAST. Funkce MQRC\_SELECTOR\_OUT\_OF\_RANGE má za následek to, že se nenachází ve správném rozsahu.

Pokud nebyl zadán parametr MQCBO\_CHECK\_SELECTORS, může být selektor libovolnou hodnotou nula nebo větší.

Pokud volání vytváří druhý nebo pozdější výskyt selektoru, který se již v balíku nachází, musí být datový typ tohoto výskytu stejný jako datový typ prvního výskytu; MQRC\_INCONSISTENT\_ITEM\_TYPE s výsledky, pokud není.

### BufferLength (MQLONG)-vstup

Délka bajtového řetězce podmínky v bajtech, která je obsažena v parametru *Buffer* . Hodnota musí být nula nebo větší.

### **Buffer (MQBYTE x BufferLength) -vstup**

Vyrovňovací paměť obsahující bajtový řetězec podmínky.

Délka je dána parametrem *BufferLength*. Je-li zadána nula pro *BufferLength*, lze ukazatel null zadat pro adresu parametru *Buffer*. Ve všech ostatních případech musí být pro parametr *Buffer* zadána platná (non-null) adresa.

### **Operator (MQLONG)-vstup**

Operátor bajtového řetězce filtru, který má být umístěn do balíku. Platné operátory jsou ve tvaru MQCFOP\_\*

### **CompCode (MQLONG)-výstup**

Kód dokončení.

### **Reason (MQLONG)-výstup**

Kód příčiny kvalifikující *CompCode*.

Z volání filtru mqAddByteString mohou být vráceny následující kódy příčiny označující chybové stavy:

#### **CHYBA MQRC\_BUFFER\_ERROR**

Parametr vyrovnávací paměti není platný (neplatná adresa parametru nebo vyrovnávací paměť není přístupná).

#### **CHYBA MQRC\_BUFFER\_LENGTH\_ERROR**

Délka vyrovnávací paměti není platná.

#### **CHYBA MQRC\_FILTER\_OPERATOR\_ERROR**

Operátor filtru není platný.

#### **CHYBA MQRC\_HBAG\_ERROR**

Ovladač balíku není platný.

#### **MQRC\_INCONSISTENT\_ITEM\_TYPE**

Datový typ tohoto výskytu selektoru se liší od datového typu prvního výskytu.

#### **MQRC\_SELECTOR\_OUT\_OF\_RANGE**

Selektor není v platném rozsahu pro volání.

#### **MQRC\_STORAGE\_NOT\_AVAILABLE**

Není k dispozici dostatečný úložný prostor.

#### **MQRC\_SYSTEM\_BAG\_NOT\_ALTERABLE**

Systémový balík nelze změnit nebo odstranit.

## **Poznámky k použití pro filtr mqAddByteString**

1. Je-li datová položka se zadaným selektorem již v balíku přítomna, přidá se další instance tohoto selektoru na konec balíku. Nová instance nemusí být nutně sousedící s existující instancí.
2. Toto volání nelze použít k přidání selektoru systému do balíku.

## **Vyvolání jazyka C pro filtr mqAddByteString**

```
mqAddByteStringFilter (hBag, Selector, BufferLength, Buffer, Operator,  
&CompCode, &Reason);
```

Deklarujte parametry následujícím způsobem:

```
MQHBAG    hBag;           /* Bag handle */  
MQLONG    Selector;      /* Selector */  
MQLONG    BufferLength;   /* Buffer length */  
MQBYTE    Buffer          /* Buffer containing item value */  
MQLONG    Operator       /* Operator */
```

```
PMQLONG  CompCode;      /* Completion code */
PMQLONG  Reason;        /* Reason code qualifying CompCode */
```

## Vyvolání Visual Basic pro filtr mqAddByteString

(Podporováno pouze na systému Windows .)

```
mqAddByteStringFilter Bag, Selector, BufferLength, Buffer, Operator, CompCode, Reason
```

Deklarujte parametry následujícím způsobem:

```
Dim Bag           As Long 'Bag handle'
Dim Selector      As Long 'Selector'
Dim BufferLength  As Long 'Buffer length'
Dim Buffer        As String 'Buffer containing item value'
Dim Operator     As Long 'Operator'
Dim CompCode     As Long 'Completion code'
Dim Reason       As Long 'Reason code qualifying CompCode'
```

## Dotaz mqAdd

Dotazové volání mqAdd lze použít pouze s balíky pro administraci; je specificky určen pro účely administrace.

Volání dotazu mqAdd přidá selektor do balíku administrace. Selektor odkazuje na atribut objektu IBM MQ, který má být vrácen příkazem PCF INQUIRE. Hodnota parametru Selector zadaná v tomto volání se přidá na konec balíku, jako hodnotu datové položky, která má hodnotu selektoru MQIACF\_INQUIRY.

## Syntaxe pro dotaz mqAddInquiry

**mqAddDotaz (Bag, Selector, CompCode, Reason)**

### Parametry pro dotaz mqAdd-dotaz

#### **Bag (MQHBAG)-vstup**

Držadlo.

Taška musí být taška administrace; to znamená, že musí být vytvořena s volbou MQCBO\_ADMIN\_BAG na volání mqCreateBag. Pokud tento balík nebyl vytvořen, MQRC\_BAG\_WRONG\_TYPE ve výsledcích.

#### **Selector (MQLONG)-vstup**

Selektor atributu objektu IBM MQ, který má být vrácen příslušným příkazem administrace INQUIRE.

#### **CompCode (MQLONG)-výstup**

Kód dokončení.

#### **Reason (MQLONG)-výstup**

Kód příčiny kvalifikující CompCode.

Následující kódy příčiny označují chybové stavy, které lze vrátit z dotazové volání mqAdd:

#### **MQRC\_BAG\_NEOPRÁVNĚNÝ TYP**

Chybný typ vaku pro určené použití.

#### **CHYBA MQRC\_HBAG\_ERROR**

Ovladač balíku není platný.

#### **MQRC\_SELECTOR\_OUT\_OF\_RANGE**

Selektor není v platném rozsahu pro volání.

#### **MQRC\_STORAGE\_NOT\_AVAILABLE**

Není k dispozici dostatečný úložný prostor.

## **MQRC\_SYSTEM\_BAG\_NOT\_ALTERABLE**

Systémový balík nelze změnit nebo odstranit.

### **Poznámky k použití pro dotaz mqAdd**

1. Při generování zprávy administrace vytvoří produkt MQAI celočíselný seznam s voličem MQIACF\_\*\_ATTRS nebo MQIACH\_\*\_ATTRS, který odpovídá hodnotě Command určené v rámci volání mqExecute, mqPutBag nebo mqBagToBuffer . Pak přidá hodnoty pro selektory atributů určené voláním dotazu mqAdd.
2. Pokud hodnota Command zadaná ve volání mqExecute, mqPutBag nebo mqBagToBuffer není rozpoznána výsledky volání MQAI, MQRC\_INQUIRY\_COMMAND\_ERROR. Místo použití dotazové volání mqAdd lze tuto akci překonat pomocí celočíselného volání mqAdd s příslušným selektorem MQIACF\_\*\_ATTRS nebo MQIACH\_\*\_ATTRS a parametrem ItemValue selektoru, který je dotazován.

### **Dotaz na vyvolání jazyka C pro dotaz mqAdd**

```
mqAddInquiry (Bag, Selector, &CompCode, &Reason);
```

Deklarujte parametry následujícím způsobem:

```
MQHBAG   Bag;           /* Bag handle */  
MQLONG   Selector;      /* Selector */  
MQLONG   CompCode;     /* Completion code */  
MQLONG   Reason;       /* Reason code qualifying CompCode */
```

### **Vyvolání Visual Basic pro dotaz mqAdd**

(Podporováno pouze na systému Windows .)

```
mqAddInquiry Bag, Selector, CompCode, Reason
```

Deklarujte parametry následujícím způsobem:

```
Dim Bag      As Long 'Bag handle'  
Dim Selector As Long 'Selector'  
Dim CompCode As Long 'Completion code'  
Dim Reason   As Long 'Reason code qualifying CompCode'
```

### **Podporované kódy příkazů INQUIRE**

- MQCMD\_INQUIRE\_AUTH\_INFO
- MQCMD\_INQUIRE\_AUTH\_RECS
- MQCMD\_INQUIRE\_AUTH\_SERVICE
- MQCMD\_INQUIRE\_CHANNEL
- STAV MQCMD\_INQUIRE\_CHANNEL\_STATUS
- MQCMD\_INQUIRE\_CLUSTER\_Q\_MGR
- MQCMD\_INQUIRE\_CONNECTION
- MQCMD\_INQUIRE\_LISTENER
- STAV OBJEKTU MQCMD\_INQUIRE\_LISTENER\_STATUS
- MQCMD\_INQUIRE\_NAMELIST
- ZPRACOVÁNÍ PŘÍKAZU MQCMD\_INQUIRE\_PROCESS
- MQCMD\_INQUIRE\_Q

- MQCMD\_INQUIRE\_Q\_MGR
- STAV MQCMD\_INQUIRE\_Q\_MGR\_STATUS
- STAV MQCMD\_INQUIRE\_Q\_STATUS
- MQCMD\_INQUIRE\_SECURITY

Příklad, který demonstruje použití podporovaných kódů příkazů INQUIRE, najdete v tématu [Inquiring about queues and printing information \(amqsailq.c\)](#).

## mqAddcelé číslo

Volání typu Integer mqAddpřidá celočíselnou položku identifikovanou selektorem uživatele na konec určeného balíku.

### Syntaxe pro celé číslo mqAdd

**mqAdd**Celé číslo (*Bag*, *Selector*, *ItemValue*, *CompCode*, *Reason*)

### Parametry pro celé číslo mqAdd

#### **Bag (MQHBAG)-vstup**

Úchyt balíku, který má být upraven.

Musí se jednat o popisovač balíku vytvořeného uživatelem, nikoli o popisovač systémové tašky. Výsledky MQRC\_SYSTEM\_BAG\_NOT\_ALTERABLE, pokud hodnota, kterou zadáte, identifikuje systémovou vak.

#### **Selector (MQLONG)**

Selektor identifikující položku, která má být přidána do balíku.

Je-li selektor menší než nula (to znamená, systémový selektor), výsledky MQRC\_SELECTOR\_OUT\_OF\_RANGE.

Je-li selektor nulový nebo vyšší (tj. selektor uživatele) a byl vytvořen s volbou MQCBO\_CHECK\_SELECTORS nebo jako balík administrace (MQCBO\_ADMIN\_BAG), selektor musí být v rozsahu MQIA\_FIRST přes MQIA\_LAST; pokud ne, znovu znovu MQRC\_SELECTOR\_OUT\_OF\_RANGE výsledků.

Pokud nebyl zadán parametr MQCBO\_CHECK\_SELECTORS, může být selektor libovolnou hodnotou nula nebo větší.

Pokud volání vytváří druhý nebo pozdější výskyt selektoru, který se již v balíku nachází, musí být datový typ tohoto výskytu stejný jako datový typ prvního výskytu; MQRC\_INCONSISTENT\_ITEM\_TYPE s výsledky, pokud není.

#### **ItemValue (MQLONG)-vstup**

Celočíselná hodnota, která má být vložena do tašky.

#### **CompCode (MQLONG)-výstup**

Kód dokončení.

#### **Reason (MQLONG)-výstup**

Kód příčiny kvalifikující *CompCode*.

Následující kódy příčiny označují chybové stavy, které lze vrátit z celočíselného volání mqAdd:

#### **CHYBA MQRC\_HBAG\_ERROR**

Ovladač balíku není platný.



### **MQRC\_INCONSISTENT\_ITEM\_TYPE**

Datový typ tohoto výskytu selektoru se liší od datového typu prvního výskytu.

### **MQRC\_SELECTOR\_OUT\_OF\_RANGE**

Selektor není v platném rozsahu pro volání.

### **MQRC\_STORAGE\_NOT\_AVAILABLE**

Není k dispozici dostatečný úložný prostor.

### **MQRC\_SYSTEM\_BAG\_NOT\_ALTERABLE**

Systémový balík nelze změnit nebo odstranit.

## **Poznámky k použití pro typ Integer mqAdd**

1. Je-li datová položka se zadaným selektorem již v balíku přítomna, přidá se další instance tohoto selektoru na konec balíku. Nová instance nemusí být nutně vedle existující instance.
2. Toto volání nelze použít k přidání selektoru systému do balíku.

## **Vyvolání jazyka C pro typ Integer mqAdd**

```
mqAddInteger (Bag, Selector, ItemValue, &CompCode, &Reason)
```

Deklarujte parametry následujícím způsobem:

```
MQHBAG   Bag;          /* Bag handle */
MQLONG   Selector;     /* Selector */
MQLONG   ItemValue;    /* Integer value */
MQLONG   CompCode;     /* Completion code */
MQLONG   Reason;      /* Reason code qualifying CompCode */
```

## **Vyvolání Visual Basic pro typ Integer mqAdd**

(Podporováno pouze na systému Windows .)

```
mqAddInteger Bag, Selector, ItemValue, CompCode, Reason
```

Deklarujte parametry následujícím způsobem:

```
Dim Bag      As Long 'Bag handle'
Dim Selector As Long 'Selector'
Dim ItemValue As Long 'Integer value'
Dim CompCode As Long 'Completion code'
Dim Reason   As Long 'Reason code qualifying CompCode'
```

## **mqAddInteger64**

Volání mqAddInteger64 přidá 64bitovou celočíselnou položku identifikovanou selektorem uživatele na konec určeného balíku.

### **Syntaxe pro mqAddInteger64**

**mqAddInteger64 (Bag, Selector, ItemValue, CompCode, Reason)**

### **Parametry pro příkaz mqAddInteger64**

#### **Bag (MQHBAG)-vstup**

Úchyt balíku, který má být upraven.

Musí se jednat o popisovač balíku vytvořeného uživatelem, nikoli o popisovač systémové tašky. Výsledky MQRC\_SYSTEM\_BAG\_NOT\_ALTERABLE, pokud hodnota, kterou zadáte, identifikuje systémovou vak.

### **Selector (MQLONG)-vstup**

Selektor identifikující položku, která má být přidána do balíku.

Je-li selektor menší než nula (to znamená, systémový selektor), výsledky MQRC\_SELECTOR\_OUT\_OF\_RANGE.

Je-li selektor nulový nebo vyšší (tj. selektor uživatele) a byl vytvořen s volbou MQCBO\_CHECK\_SELECTORS nebo jako balík administrace (MQCBO\_ADMIN\_BAG), selektor musí být v rozsahu MQIA\_FIRST přes MQIA\_LAST; pokud ne, znovu znovu MQRC\_SELECTOR\_OUT\_OF\_RANGE výsledků.

Pokud nebyl zadán parametr MQCBO\_CHECK\_SELECTORS, může být selektor libovolnou hodnotou nula nebo větší.

Pokud volání vytváří druhý nebo pozdější výskyt selektoru, který se již v balíku nachází, musí být datový typ tohoto výskytu stejný jako datový typ prvního výskytu; MQRC\_INCONSISTENT\_ITEM\_TYPE s výsledky, pokud není.

### **ItemValue (MQINT64)-vstup**

Hodnota 64bitového celého čísla, která má být vložena do tašky.

### **CompCode (MQLONG)-výstup**

Kód dokončení.

### **Reason (MQLONG)-výstup**

Kód příčiny kvalifikující *CompCode*.

Následující kódy příčiny označují chybové stavy, které mohou být vráceny z volání mqAddInteger64 :

#### **CHYBA MQRC\_HBAG\_ERROR**

Ovladač balíku není platný.

#### **MQRC\_INCONSISTENT\_ITEM\_TYPE**

Datový typ tohoto výskytu selektoru se liší od datového typu prvního výskytu.

#### **MQRC\_SELECTOR\_OUT\_OF\_RANGE**

Selektor není v platném rozsahu pro volání.

#### **MQRC\_STORAGE\_NOT\_AVAILABLE**

Není k dispozici dostatečný úložný prostor.

#### **MQRC\_SYSTEM\_BAG\_NOT\_ALTERABLE**

Systémový balík nelze změnit nebo odstranit.

## **Poznámky k použití pro příkaz mqAddInteger64**

1. Je-li datová položka se zadaným selektorem již v balíku přítomna, přidá se další instance tohoto selektoru na konec balíku. Nová instance nemusí být nutně sousedící s existující instancí.
2. Toto volání nelze použít k přidání selektoru systému do balíku.

## **Vyvolání jazyka C pro mqAddInteger64**

```
mqAddInteger64 (Bag, Selector, ItemValue, &CompCode, &Reason)
```

Deklarujte parametry následujícím způsobem:

```

MQHBAG Bag; /* Bag handle */
MQLONG Selector; /* Selector */
MQINT64 ItemValue; /* Integer value */
MQLONG CompCode; /* Completion code */
MQLONG Reason; /* Reason code qualifying CompCode */

```

## Vyvolání Visual Basic pro mqAddInteger64

(Podporováno pouze na systému Windows .)

```
mqAddInteger64 Bag, Selector, ItemValue, CompCode, Reason
```

Deklarujte parametry následujícím způsobem:

```

Dim Bag As Long 'Bag handle'
Dim Selector As Long 'Selector'
Dim Item Value As Long 'Integer value'
Dim CompCode As Long 'Completion code'
Dim Reason As Long 'Reason code qualifying CompCode'

```

## mqAddIntegerFilter

Volání mqAddIntegerFilter přidá celočíselný filtr identifikovaný selektorem uživatele na konec určeného balíku.

### Syntaxe pro mqAddIntegerFilter

**mqAddIntegerFilter (Bag, Selector, ItemValue, Operator, CompCode, Reason)**

### Parametry pro mqAddIntegerFilter

#### **Bag (MQHBAG)-vstup**

Úchyt balíku, který má být upraven.

Musí se jednat o popisovač balíku vytvořeného uživatelem, nikoli o popisovač systémové tašky. Výsledky MQRC\_SYSTEM\_BAG\_NOT\_ALTERABLE, pokud hodnota, kterou zadáte, identifikuje systémovou vak.

#### **Selector (MQLONG)-vstup**

Selektor identifikující položku, která má být přidána do balíku.

Je-li selektor menší než nula (to znamená, systémový selektor), výsledky MQRC\_SELECTOR\_OUT\_OF\_RANGE.

Je-li selektor nulový nebo vyšší (tj. selektor uživatele) a byl vytvořen s volbou MQCBO\_CHECK\_SELECTORS nebo jako balík administrace (MQCBO\_ADMIN\_BAG), selektor musí být v rozsahu MQIA\_FIRST přes MQIA\_LAST; pokud ne, znovu znovu MQRC\_SELECTOR\_OUT\_OF\_RANGE výsledků.

Pokud nebyl zadán parametr MQCBO\_CHECK\_SELECTORS, může být selektor libovolnou hodnotou nula nebo větší.

Pokud volání vytváří druhý nebo pozdější výskyt selektoru, který se již v balíku nachází, musí být datový typ tohoto výskytu stejný jako datový typ prvního výskytu; MQRC\_INCONSISTENT\_ITEM\_TYPE s výsledky, pokud není.

**ItemValue (MQLONG)-vstup**

Hodnota celočíselné podmínky, která má být vložena do tašky.

**Operator (MQLONG)-vstup**

Celočíselný operátor filtru, který má být umístěn do balíku. Platné operátory mají formát MQCFOP\_\*

**CompCode (MQLONG)-výstup**

Kód dokončení.

**Reason (MQLONG)-výstup**

Kód příčiny kvalifikující *CompCode*.

Následující kódy příčiny označují chybové stavy, které mohou být vráceny z volání `mqAddIntegerFilter` :

**CHYBA MQRC\_FILTER\_OPERATOR\_ERROR**

Operátor filtru není platný.

**CHYBA MQRC\_HBAG\_ERROR**

Ovladač balíku není platný.

**MQRC\_INCONSISTENT\_ITEM\_TYPE**

Datový typ tohoto výskytu selektoru se liší od datového typu prvního výskytu.

**MQRC\_SELECTOR\_OUT\_OF\_RANGE**

Selektor není v platném rozsahu pro volání.

**MQRC\_STORAGE\_NOT\_AVAILABLE**

Není k dispozici dostatečný úložný prostor.

**MQRC\_SYSTEM\_BAG\_NOT\_ALTERABLE**

Systémový balík nelze změnit nebo odstranit.

**Poznámky k použití pro `mqAddIntegerFilter`**

1. Je-li datová položka se zadaným selektorem již v balíku přítomna, přidá se další instance tohoto selektoru na konec balíku. Nová instance nemusí být nutně sousedící s existující instancí.
2. Toto volání nelze použít k přidání selektoru systému do balíku.

**Vyvolání jazyka C pro `mqAddIntegerFilter`**

```
mqAddIntegerFilter (Bag, Selector, ItemValue, Operator, &CompCode, &Reason)
```

Deklarujte parametry následujícím způsobem:

```
MQHBAG   Bag;           /* Bag handle */
MQLONG   Selector;     /* Selector */
MQLONG   ItemValue;    /* Integer value */
MQLONG   Operator;     /* Item operator */
MQLONG   CompCode;     /* Completion code */
MQLONG   Reason;       /* Reason code qualifying CompCode */
```

**Vyvolání Visual Basic pro `mqAddIntegerFilter`**

(Podporováno pouze na systému Windows .)

```
mqAddIntegerFilter Bag, Selector, ItemValue, Operator, CompCode, Reason
```

Deklarujte parametry následujícím způsobem:

```
Dim Bag As Long 'Bag handle'
```

```
Dim Selector As Long 'Selector'  
Dim ItemValue As Long 'Integer value'  
Dim Operator As Long 'Item Operator'  
Dim CompCode As Long 'Completion code'  
Dim Reason As Long 'Reason code qualifying CompCode'
```

## Řetězec mqAdd

Volání typu String mqAdd přidá datovou položku identifikovanou selektorem uživatele na konec určeného balíku.

### Syntaxe pro řetězec mqAdd

**mqAdd**Řetězec (*Bag, Selector, BufferLength, Buffer, CompCode, Reason*)

### Parametry pro řetězec mqAdd

#### **Bag (MQHBAG)-vstup**

Úchyt balíku, který má být upraven.

Touto hodnotou musí být popisovač balíku vytvořeného uživatelem, nikoli popisovač systémové tašky. Výsledky MQRC\_SYSTEM\_BAG\_NOT\_ALTERABLE, pokud se zadaná hodnota vztahuje k systémové tašce.

#### **Selector (MQLONG)-vstup**

Selektor identifikující položku, která má být přidána do balíku.

Je-li selektor menší než nula (to znamená, systémový selektor), výsledky MQRC\_SELECTOR\_OUT\_OF\_RANGE.

Je-li selektor nulový nebo vyšší (tj. selektor uživatele) a byl vytvořen s volbou MQCBO\_CHECK\_SELECTORS nebo jako administrativní balík (MQCBO\_ADMIN\_BAG), selektor musí být v rozsahu MQCA\_FIRST přes MQCA\_LAST. Funkce MQRC\_SELECTOR\_OUT\_OF\_RANGE má za následek to, že se nenachází ve správném rozsahu.

Pokud nebyl zadán parametr MQCBO\_CHECK\_SELECTORS, může být selektor libovolnou hodnotou nula nebo větší.

Pokud volání vytváří druhý nebo pozdější výskyt selektoru, který se již v balíku nachází, musí být datový typ tohoto výskytu stejný jako datový typ prvního výskytu; MQRC\_INCONSISTENT\_ITEM\_TYPE s výsledky, pokud není.

#### **BufferLength (MQLONG)-vstup**

Délka řetězce obsaženého v argumentu *Buffer* v bajtech. Hodnota musí být nula nebo větší, nebo speciální hodnota MQBL\_NULL\_TERMINATED:

- Je-li zadána hodnota MQBL\_NULL\_TERMINATED, bude řetězec oddělen první hodnotou null, která je zjištěna v řetězci. Hodnota null není přidána do balíku jako část řetězce.
- Není-li parametr MQBL\_NULL\_TERMINATED zadán, budou do balíku vloženy znaky *BufferLength*, a to i v případě, že jsou k dispozici prázdné znaky. Hodnoty null neoddělují řetězec.

#### **Buffer (MQCHAR x BufferLength) -input**

Vyrovňovací paměť obsahující znakový řetězec.

Délka je dána parametrem *BufferLength*. Je-li zadána nula pro *BufferLength*, lze ukazatel null zadat pro adresu parametru *Buffer*. Ve všech ostatních případech musí být pro parametr *Buffer* zadána platná (non-null) adresa.

#### **CompCode (MQLONG)-výstup**

Kód dokončení.

### **Reason (MQLONG)-výstup**

Kód příčiny kvalifikující *CompCode*.

Následující kódy příčiny označující chybové stavy lze vrátit z volání řetězce *mqAdd*:

#### **CHYBA MQRC\_BUFFER\_ERROR**

Parametr vyrovnávací paměti není platný (neplatná adresa parametru nebo vyrovnávací paměť není zcela přístupná).

#### **CHYBA MQRC\_BUFFER\_LENGTH\_ERROR**

Délka vyrovnávací paměti není platná.

#### **CHYBA MQRC\_CODED\_CHAR\_SET\_ID\_ERROR**

CCSID balíku je MQCCSI\_EMBEDDED.

#### **CHYBA MQRC\_HBAG\_ERROR**

Ovladač balíku není platný.

#### **MQRC\_INCONSISTENT\_ITEM\_TYPE**

Datový typ tohoto výskytu selektoru se liší od datového typu prvního výskytu.

#### **MQRC\_SELECTOR\_OUT\_OF\_RANGE**

Selektor není v platném rozsahu pro volání.

#### **MQRC\_STORAGE\_NOT\_AVAILABLE**

Není k dispozici dostatečný úložný prostor.

#### **MQRC\_SYSTEM\_BAG\_NOT\_ALTERABLE**

Systémový balík nelze změnit nebo odstranit.

## **Poznámky k použití řetězce *mqAdd***

1. Je-li datová položka se zadaným selektorem již v balíku přítomna, přidá se další instance tohoto selektoru na konec balíku. Nová instance nemusí být nutně sousedící s existující instancí.
2. Toto volání nelze použít k přidání selektoru systému do balíku.
3. ID kódované znakové sady přidružené k tomuto řetězci se zkopíruje z aktuálního CCSID použité tašky.

## **Vyvolání jazyka C pro řetězec *mqAdd***

```
mqAddString (hBag, Selector, BufferLength, Buffer, &CompCode, &Reason);
```

Deklarujte parametry následujícím způsobem:

```
MQHBAG    hBag;           /* Bag handle */
MQLONG    Selector;      /* Selector */
MQLONG    BufferLength;   /* Buffer length */
PMQCHAR   Buffer;        /* Buffer containing item value */
MQLONG    CompCode;      /* Completion code */
MQLONG    Reason;        /* Reason code qualifying CompCode */
```

## **Vyvolání Visual Basic pro řetězec *mqAdd***

(Podporováno pouze na systému Windows .)

```
mqAddString Bag, Selector, BufferLength, Buffer, CompCode, Reason
```

Deklarujte parametry následujícím způsobem:

```
Dim Bag           As Long 'Bag handle'
Dim Selector      As Long 'Selector'
Dim BufferLength   As Long 'Buffer length'
```

```
Dim Buffer      As String 'Buffer containing item value'
Dim CompCode   As Long  'Completion code'
Dim Reason     As Long  'Reason code qualifying CompCode'
```

## mqAddStringFilter

Volání mqAddStringFilter přidá filtr řetězce identifikovaný selektorem uživatele na konec určeného balíku.

### Syntaxe pro mqAddStringFilter

**mqAddStringFilter (Bag, Selector, BufferLength, Buffer, Operator, CompCode, Reason)**

### Parametry pro mqAddStringFilter

#### **Bag (MQHBAG)-vstup**

Úchyt balíku, který má být upraven.

Touto hodnotou musí být popisovač balíku vytvořeného uživatelem, nikoli popisovač systémové tašky. Výsledky MQRC\_SYSTEM\_BAG\_NOT\_ALTERABLE, pokud se zadaná hodnota vztahuje k systémové tašce.

#### **Selector (MQLONG)-vstup**

Selektor identifikující položku, která má být přidána do balíku.

Je-li selektor menší než nula (to znamená, systémový selektor), výsledky MQRC\_SELECTOR\_OUT\_OF\_RANGE.

Je-li selektor nulový nebo vyšší (tj. selektor uživatele) a byl vytvořen s volbou MQCBO\_CHECK\_SELECTORS nebo jako administrativní balík (MQCBO\_ADMIN\_BAG), selektor musí být v rozsahu MQCA\_FIRST přes MQCA\_LAST. Funkce MQRC\_SELECTOR\_OUT\_OF\_RANGE má za následek to, že se nenachází ve správném rozsahu.

Pokud nebyl zadán parametr MQCBO\_CHECK\_SELECTORS, může být selektor libovolnou hodnotou nula nebo větší.

Pokud volání vytváří druhý nebo pozdější výskyt selektoru, který se již v balíku nachází, musí být datový typ tohoto výskytu stejný jako datový typ prvního výskytu; MQRC\_INCONSISTENT\_ITEM\_TYPE s výsledky, pokud není.

#### **BufferLength (MQLONG)-vstup**

Délka znakového řetězce, který je obsažen v argumentu *Buffer*, v bajtech. Hodnota musí být nula nebo větší, nebo speciální hodnota MQBL\_NULL\_TERMINATED:

- Je-li zadána hodnota MQBL\_NULL\_TERMINATED, bude řetězec oddělen první hodnotou null, která je zjištěna v řetězci. Hodnota null není přidána do balíku jako část řetězce.
- Není-li parametr MQBL\_NULL\_TERMINATED zadán, budou do balíku vloženy znaky *BufferLength*, a to i v případě, že jsou k dispozici prázdné znaky. Hodnoty null neoddělují řetězec.

#### **Buffer (MQCHAR x BufferLength) -vstup**

Vyrovňovací paměť obsahující znakový řetězec podmínky.

Délka je dána parametrem *BufferLength*. Je-li zadána nula pro *BufferLength*, lze ukazatel null zadat pro adresu parametru *Buffer*. Ve všech ostatních případech musí být pro parametr *Buffer* zadána platná (non-null) adresa.

#### **Operator (MQLONG)-vstup**

Operátor řetězce filtru, který se má umístit do tašky. Platné operátory jsou ve tvaru MQCFOP\_\*.

### **CompCode (MQLONG)-výstup**

Kód dokončení.

### **Reason (MQLONG)-výstup**

Kód příčiny kvalifikující *CompCode*.

Z volání `mqAddStringFilter` lze vrátit následující kódy příčiny označující chybové stavy:

#### **CHYBA MQRC\_BUFFER\_ERROR**

Parametr vyrovnávací paměti není platný (neplatná adresa parametru nebo vyrovnávací paměť není zcela přístupná).

#### **CHYBA MQRC\_BUFFER\_LENGTH\_ERROR**

Délka vyrovnávací paměti není platná.

#### **CHYBA MQRC\_CODED\_CHAR\_SET\_ID\_ERROR**

CCSID balíku je MQCCSI\_EMBEDDED.

#### **CHYBA MQRC\_FILTER\_OPERATOR\_ERROR**

Operátor filtru není platný.

#### **CHYBA MQRC\_HBAG\_ERROR**

Ovladač balíku není platný.

#### **MQRC\_INCONSISTENT\_ITEM\_TYPE**

Datový typ tohoto výskytu selektoru se liší od datového typu prvního výskytu.

#### **MQRC\_SELECTOR\_OUT\_OF\_RANGE**

Selektor není v platném rozsahu pro volání.

#### **MQRC\_STORAGE\_NOT\_AVAILABLE**

Není k dispozici dostatečný úložný prostor.

#### **MQRC\_SYSTEM\_BAG\_NOT\_ALTERABLE**

Systémový balík nelze změnit nebo odstranit.

## **Poznámky k použití pro `mqAddStringFilter`**

1. Je-li datová položka se zadaným selektorem již v balíku přítomna, přidá se další instance tohoto selektoru na konec balíku. Nová instance nemusí být nutně sousedící s existující instancí.
2. Toto volání nelze použít k přidání selektoru systému do balíku.
3. ID kódované znakové sady přidružené k tomuto řetězci se zkopíruje z aktuálního CCSID použité tašky.

## **Vyvolání jazyka C pro `mqAddStringFilter`**

```
mqAddStringFilter (hBag, Selector, BufferLength, Buffer, &CompCode, &Reason);
```

Deklarujte parametry následujícím způsobem:

```
MQHBAG    hBag;           /* Bag handle */
MQLONG    Selector;      /* Selector */
MQLONG    BufferLength;  /* Buffer length */
PMQCHAR   Buffer;        /* Buffer containing item value */
MQLONG    Operator;     /* Operator */
MQLONG    CompCode;     /* Completion code */
MQLONG    Reason;       /* Reason code qualifying CompCode */
```

## **Vyvolání Visual Basic pro `mqAddStringFilter`**

(Podporováno pouze na systému Windows .)

```
mqAddStringFilter Bag, Selector, BufferLength, Buffer, Operator, CompCode, Reason
```



Deklarujte parametry následujícím způsobem:

```
Dim Bag           As Long 'Bag handle'  
Dim Selector      As Long 'Selector'  
Dim BufferLength  As Long 'Buffer length'  
Dim Buffer         As String 'Buffer containing item value'  
Dim Operator      As Long 'Item operator'  
Dim CompCode     As Long 'Completion code'  
Dim Reason        As Long 'Reason code qualifying CompCode'
```

## mqBagToBuffer

Volání mqBagToBuffer převede balík na zprávu PCF ve zadané vyrovnávací paměti.

### Syntaxe pro mqBagToBuffer

**mqBagToBuffer** (*OptionsBag*, *DataBag*, *BufferLength*, *Buffer*, *DataLength*, *CompCode*, *Reason*)

### Parametry pro mqBagToBuffer

#### **OptionsBag (MQHBAG)-vstup**

Popisovač obsahující volby, které řídí zpracování volání. Jedná se o vyhrazený parametr; hodnota musí být MQHB\_NONE.

#### **DataBag (MQHBAG)-vstup**

Popisovač taška, který se má převést.

Pokud balík obsahuje zprávu administrace a bylo použito dotazu mqAddk vložení hodnot do balíku, hodnota datové položky MQIASY\_COMMAND musí být příkaz INQUIRE, který je rozpoznán rozhraním MQAI; MQRC\_INQUIRY\_COMMAND\_ERROR, pokud se nezobrazí.

Obsahuje-li balík vnořené systémové balíky, výsledky MQRC\_NESTED\_BAG\_NOT\_SUPPORTED.

#### **BufferLength (MQLONG)-vstup**

Délka zadané vyrovnávací paměti v bajtech.

Je-li vyrovnávací paměť příliš malá, aby pojmula vygenerovanou zprávu, výsledky MQRC\_BUFFER\_LENGTH\_ERROR.

#### **Buffer (MQBYTE x BufferLength) -výstup**

Vyrovňovací paměť pro zadržení zprávy.

#### **DataLength (MQLONG)-výstup**

Délka vyrovnávací paměti požadovaná k zadržení celého balíku v bajtech. Pokud vyrovnávací paměť není dostatečně dlouhá, obsah vyrovnávací paměti není definován, ale je vrácen DataLength .

#### **CompCode (MQLONG)-výstup**

Kód dokončení.

#### **Reason (MQLONG)-výstup**

Kód příčiny kvalifikující *CompCode*.

Z volání mqBagToBuffer mohou být vráceny následující kódy příčiny označující chybové stavy:

#### **MQRC\_BAG\_NEOPRÁVNĚNÝ TYP**

Datový balík vstupních dat je balík skupiny.

**CHYBA MQRC\_BUFFER\_ERROR**

Parametr vyrovnávací paměti není platný (neplatná adresa parametru nebo vyrovnávací paměť není přístupná).

**CHYBA MQRC\_BUFFER\_LENGTH\_ERROR**

Délka vyrovnávací paměti není platná nebo vyrovnávací paměť je příliš malá. (Požadovaná délka vrácená v *DataLength*.)

**CHYBA MQRC\_DATA\_LENGTH\_ERROR**

Parametr *DataLength* je neplatný (neplatná adresa parametru).

**CHYBA MQRC\_HBAG\_ERROR**

Ovladač balíku není platný.

**CHYBA PŘÍKAZU MQRC\_INQUIRY\_COMMAND\_ERROR**

mqAddDotazová zpráva použitá s kódem příkazu, který není rozeznán jako příkaz INQUIRE.

**MQRC\_NESTED\_BAG\_NOT\_SUPPORTED**

Vstupní datový balík obsahuje jeden nebo více vložených pytlů systému.

**CHYBA MQRC\_OPTIONS\_ERROR**

Soubor voleb obsahuje nepodporované datové položky nebo podporovaná volba má neplatnou hodnotu.

**MQRC\_PARAMETER\_MISSING**

Zpráva administrace vyžaduje parametr, který není přítomen v balíku.

**Poznámka:** Tento kód příčiny se objevuje pouze u balíků vytvořených pomocí voleb MQCBO\_ADMIN\_BAG nebo MQCBO\_REORDER\_AS\_REQUIRED.

**MQRC\_SELECTOR\_NEOPRÁVNĚNÝ\_TYP**

mqAddString nebo řetězec mqSetString byl použit k přidání selektoru MQIACF\_INQUIRY do balíku.

**MQRC\_STORAGE\_NOT\_AVAILABLE**

Není k dispozici dostatečný úložný prostor.

**Poznámky k použití pro mqBagToBuffer**

1. Zpráva PCF se generuje s kódováním MQENC\_NATIVE pro číselná data.
2. Vyrovnávací paměť, která uchovává zprávu, může mít hodnotu null, je-li BufferLength nula. To je užitečné v případě, že použijete volání mqBagToBuffer k výpočtu velikosti vyrovnávací paměti potřebné k převodu vašeho balíku.

**Vyvolání jazyka C pro mqBagToBuffer**

```
mqBagToBuffer (OptionsBag, DataBag, BufferLength, Buffer, &DataLength,
&CompCode, &Reason);
```

Deklarujte parametry následujícím způsobem:

```
MQHBAG OptionsBag;      /* Options bag handle */
MQHBAG DataBag;        /* Data bag handle */
MQLONG BufferLength;   /* Buffer length */
MQBYTE Buffer[n];      /* Buffer to contain PCF */
MQLONG DataLength;    /* Length of PCF returned in buffer */
MQLONG CompCode;      /* Completion code */
MQLONG Reason;        /* Reason code qualifying CompCode */
```

**Vyvolání Visual Basic pro mqBagToBuffer**

(Podporováno pouze na systému Windows .)

```
mqBagToBuffer OptionsBag, DataBag, BufferLength, Buffer, DataLength,  
CompCode, Reason
```

Deklarujte parametry následujícím způsobem:

```
Dim OptionsBag As Long 'Options bag handle'  
Dim DataBag As Long 'Data bag handle'  
Dim BufferLength As Long 'Buffer length'  
Dim Buffer As Long 'Buffer to contain PCF'  
Dim DataLength As Long 'Length of PCF returned in buffer'  
Dim CompCode As Long 'Completion code'  
Dim Reason As Long 'Reason code qualifying CompCode'
```

## mqBufferToBag

Volání mqBufferToBag převede zadanou vyrovnávací paměť do tvaru balíku.

### Syntaxe pro mqBufferToBag

**mqBufferToBag** (*OptionsBag, BufferLength, Buffer, DataBag, CompCode, Reason*)

### Parametry pro mqBufferToBag

#### **OptionsBag (MQHBAG)-vstup**

Popisovač obsahující volby, které řídí zpracování volání. Jedná se o vyhrazený parametr; hodnota musí být MQHB\_NONE.

#### **BufferLength (MQLONG)-vstup**

Délka vyrovnávací paměti v bajtech.

#### **Buffer (MQBYTE x BufferLength) -vstup**

Ukazatel na vyrovnávací paměť obsahující zprávu, která má být převedena.

#### **Databag (MQHBAG)-vstup/výstup**

Manipulátor s taškou pro příjem zprávy. Před umístěním zprávy do balíku funkce MQAI provádí volání balíku mqClearBag.

#### **CompCode (MQLONG)-výstup**

Kód dokončení.

#### **Reason (MQLONG)-výstup**

Kód příčiny kvalifikující *CompCode*.

Následující kódy příčiny označující chybové stavy mohou být vráceny z volání mqBufferToBag :

#### **CHYBA MQRC\_BAG\_CONVERSION\_ERROR**

Data nebylo možné převést na balík. To označuje problém s formátem dat, která mají být převedena do balíku (například zpráva není platný PCF).

#### **CHYBA MQRC\_BUFFER\_ERROR**

Parametr vyrovnávací paměti není platný (neplatná adresa parametru nebo vyrovnávací paměť není přístupná).

#### **CHYBA MQRC\_BUFFER\_LENGTH\_ERROR**

Délka vyrovnávací paměti není platná.

#### **CHYBA MQRC\_HBAG\_ERROR**

Ovladač balíku není platný.

### **MQRC\_INCONSISTENT\_ITEM\_TYPE**

Datový typ druhého výskytu selektoru se liší od datového typu prvního výskytu.

### **CHYBA MQRC\_OPTIONS\_ERROR**

Soubor voleb obsahuje nepodporované datové položky nebo podporovaná volba má hodnotu, která není platná.

### **MQRC\_SELECTOR\_OUT\_OF\_RANGE**

Selektor není v platném rozsahu pro volání.

### **MQRC\_STORAGE\_NOT\_AVAILABLE**

Není k dispozici dostatečný úložný prostor.

### **MQRC\_SYSTEM\_BAG\_NOT\_ALTERABLE**

Systémový balík nelze změnit nebo odstranit.

## **Poznámky k použití pro mqBufferToBag**

Vyrovňovací paměť musí obsahovat platnou zprávu PCF. Kódování číselných dat ve vyrovňovací paměti musí být MQENC\_NATIVE.

ID kódované znakové sady balíku se nezmění tímto voláním.

## **Vyvolání jazyka C pro mqBufferToBag**

```
mqBufferToBag (OptionsBag, BufferLength, Buffer, DataBag,  
&CompCode, &Reason);
```

Deklarujte parametry následujícím způsobem:

```
MQHBAG  OptionsBag;    /* Options bag handle */  
MQLONG  BufferLength; /* Buffer length */  
MQBYTE  Buffer[n];    /* Buffer containing PCF */  
MQHBAG  DataBag;     /* Data bag handle */  
MQLONG  CompCode;    /* Completion code */  
MQLONG  Reason;      /* Reason code qualifying CompCode */
```

## **Vyvolání Visual Basic pro mqBufferToBag**

(Podporováno pouze na systému Windows .)

```
mqBufferToBag OptionsBag, BufferLength, Buffer, DataBag,  
CompCode, Reason
```

Deklarujte parametry následujícím způsobem:

```
Dim OptionsBag As Long 'Options bag handle'  
Dim BufferLength As Long 'Buffer length'  
Dim Buffer As Long 'Buffer containing PCF'  
Dim DataBag As Long 'Data bag handle'  
Dim CompCode As Long 'Completion code'  
Dim Reason As Long 'Reason code qualifying CompCode'
```

## **Balík mqClear**

Volání mqClearBag odstraní všechny uživatelské položky z balíku a resetuje systémové položky na jejich počáteční hodnoty.

## Syntaxe pro balík mqClearBag

Balík mqClear (*Bag*, *CompCode*, *Reason*)

### Parametry pro balík mqClearBag

#### **Bag (MQHBAG)-vstup**

Ovladač, který má být vymazán. Musí se jednat o popisovač balíku vytvořeného uživatelem, nikoli o popisovač systémové tašky. Výsledky MQRC\_SYSTEM\_BAG\_NOT\_ALTERABLE, pokud jste zadali popisovač systémové tašky.

#### **CompCode (MQLONG)-výstup**

Kód dokončení.

#### **Reason (MQLONG)-výstup**

Kód příčiny kvalifikující *CompCode*.

Následující kódy příčiny označující chybové stavy mohou být vráceny z volání balíku mqClear:

#### **CHYBA MQRC\_HBAG\_ERROR**

Ovladač balíku není platný.

#### **MQRC\_SYSTEM\_BAG\_NOT\_ALTERABLE**

Systémový balík nelze změnit nebo odstranit.

### Poznámky k použití pro objekt Bag mqClear

1. Pokud balík obsahuje systémové balíky, odstraní se také.
2. Volání nelze použít k vymazání systémových pytlů.

### Vyvolání jazyka C pro balík mqClearBag

```
mqClearBag (Bag, &CompCode, &Reason);
```

Deklarujte parametry následujícím způsobem:

```
MQHBAG Bag;          /* Bag handle */
MQLONG CompCode;     /* Completion code */
MQLONG Reason;       /* Reason code qualifying CompCode */
```

### Vyvolání Visual Basic pro balík mqClearBag

(Podporováno pouze na systému Windows .)

```
mqClearBag Bag, CompCode, Reason
```

Deklarujte parametry následujícím způsobem:

```
Dim Bag As Long 'Bag handle'
Dim CompCode As Long 'Completion code'
Dim Reason As Long 'Reason code qualifying CompCode'
```

### mqCountpoložek

Volání položek mqCountvrací počet výskytů uživatelských položek, systémových položek nebo obou položek, které jsou uloženy v balíku se stejným specifickým selektorem.

## Syntaxe pro položky mqCount

mqCountpoložek (*Bag*, *Selector*, *ItemCount*, *CompCode*, *Reason*)

### Parametry pro položky mqCount

#### **Bag (MQHBAG)-vstup**

Manipulátor s taškou s položkami, které mají být spočítány. Může se jednat o uživatelskou tašku nebo balík systému.

#### **Selector (MQLONG)-vstup**

Selektor datových položek, které mají být spočítávány.

Je-li selektor menší než nula (systémový selektor), selektor musí být takový, který je podporován rozhraním MQAI. Výsledky MQRC\_SELECTOR\_NOT\_SUPPORTED nejsou, pokud k dispozici nejsou.

Pokud zadaný selektor není přítomen v balíku, volání uspěje a pro *ItemCount* se vrátí nula.

Pro *Selector* lze zadat následující speciální hodnoty:

#### **MQSEL\_ALL\_SELECTORS**

Započítají se všechny uživatelské a systémové položky.

#### **SELEKTORY MQSEL\_ALL\_USER\_SELEKT**

Vypočítají se všechny uživatelské položky; systémové položky jsou vyloučeny z počtu.

#### **MQSEL\_ALL\_SYSTEM\_SELECTORS**

Všechny systémové položky se mají počítat; uživatelské položky jsou vyloučeny z počtu.

#### **ItemCount (MQLONG)-výstup**

Počet položek uvedeného typu v balíku (může být nula).

#### **CompCode (MQLONG)-výstup**

Kód dokončení.

#### **Reason (MQLONG)-výstup**

Kód příčiny kvalifikující *CompCode*.

Následující kódy příčiny označující chybové stavy lze vrátit z volání položek mqCount:

#### **CHYBA MQRC\_HBAG\_ERROR**

Ovladač balíku není platný.

#### **CHYBA MQRC\_ITEM\_COUNT\_ERROR**

Parametr *ItemCount* je neplatný (neplatná adresa parametru).

#### **MQRC\_SELECTOR\_NOT\_SUPPORTED**

Určený selektor systému není podporován rozhraním MQAI.

#### **MQRC\_SELECTOR\_OUT\_OF\_RANGE**

Selektor není v platném rozsahu pro volání.

### Poznámky k použití pro položky mqCount

Toto volání počítá počet datových položek, nikoli počet jedinečných selektorů v balíku. Selektor se může vyskytnout vícekrát, takže v balíku může být méně jedinečných selektorů než datových položek.

### Vyvolání jazyka C pro položky mqCount

```
mqCountItems (Bag, Selector, &ItemCount, &CompCode, &Reason);
```

Deklarujte parametry následujícím způsobem:

```
MQHBAG Bag;          /* Bag handle */
MQLONG Selector;     /* Selector */
MQLONG ItemCount;    /* Number of items */
MQLONG CompCode;     /* Completion code */
MQLONG Reason;       /* Reason code qualifying CompCode */
```

## Vyvolání Visual Basic pro položky mqCount

(Podporováno pouze na systému Windows .)

```
mqCountItems Bag, Selector, ItemCount, CompCode, Reason
```

Deklarujte parametry následujícím způsobem:

```
Dim Bag;           As Long 'Bag handle'
Dim Selector       As Long 'Selector'
Dim ItemCount      As Long 'Number of items'
Dim CompCode       As Long 'Completion code'
Dim Reason         As Long 'Reason code qualifying CompCode'
```

## Balík mqCreate

Volání mqCreateBag vytvoří nový balík.

## Syntaxe pro balík mqCreateBag

**mqCreateBalík (Options, Bag, CompCode, Reason)**

## Parametry pro balík mqCreateBag

### Options (MQLONG)-vstup

Volby pro vytvoření balíku.

Platí následující:

#### **MQCBO\_ADMIN\_BAG**

Určuje, že má být balík určen pro administraci objektů produktu IBM MQ . MQCBO\_ADMIN\_BAG automaticky implikuje volby MQCBO\_LIST\_FORM\_ALLOWED, MQCBO\_REORDER\_AS\_REQUIRED a MQCBO\_CHECK\_SELECTORS.

Administrativní balíky se vytvářejí s systémovou položkou MQIASY\_TYPE nastavenou na hodnotu MQCFT\_COMMAND.

#### **MQCBO\_COMMAND\_BAG**

Určuje, že se jedná o příkazový balík. MQCBO\_COMMAND\_BAG je alternativou k balíku administrace (MQCBO\_ADMIN\_BAG) a ve výsledcích MQRC\_OPTIONS\_ERROR, pokud jsou zadány oba tyto parametry.

Příkazový balík je zpracováván stejným způsobem jako taška uživatele, kromě toho, že hodnota systémové položky MQIASY\_TYPE je při vytvoření balíku nastavena na hodnotu MQCFT\_COMMAND.

Příkazový balík je také vytvořen pro administraci objektů, ale nepoužívají se k odesílání administrativních zpráv na příkazový server jako balík pro administraci. Volby balíku předpokládají následující výchozí hodnoty:

- MQCBO\_LIST\_FORM\_INHIBITED
- MQCBO\_DO\_NOT\_REORDER

- MQCBO\_DO\_NOT\_CHECK\_SELECTORS

Proto MQAI nezmění pořadí datových položek ani nevytváří seznamy v rámci zprávy jako balíky s administračními vaky.

### **MQCBO\_GROUP\_BAG**

Uvádí, že balík je skupinovým kabelem. To znamená, že taška se používá k uchování sady seskupených položek. Skupinové balíky nelze použít pro administraci objektů produktu IBM MQ . Volby balíku předpokládají následující výchozí hodnoty:

- MQCBO\_LIST\_FORM\_ALLOWED
- MQCBO\_REORDER\_AS\_REQUIRED
- MQCBO\_DO\_NOT\_CHECK\_SELECTORS

Proto může rozhraní MQAI měnit pořadí datových položek nebo vytvářet seznamy v rámci balíku seskupených položek.

Skupinové balíky se vytvářejí se dvěma selektory systému: MQIASY\_BAG\_OPTIONS a MQIASY\_CODED\_CHAR\_SET\_ID.

Je-li balík skupiny vnořen v balíku, ve kterém byl zadán příkaz MQCBO\_CHECK\_SELECTORS, je v tomto bodě, zda byl zadán parametr MQCBO\_CHECK\_SELECTORS při vytvoření balíku pro skupinu, zaškrtnuté zaškrťovací políčko.

### **MQCBO\_USER\_BAG**

Uvádí, že se jedná o uživatelskou kabelku. Objekt MQCBO\_USER\_BAG je výchozí volbou typu vak-typ. Uživatelské balíky lze také použít pro administraci objektů produktu IBM MQ , ale volby MQCBO\_LIST\_FORMED a MQCBO\_REORDER\_AS\_REQUIRED musí být určeny k zajištění správné generace zpráv administrace.

Uživatelské balíky jsou vytvářeny v systémové položce MQIASY\_TYPE nastavenou na hodnotu MQCFT\_USER.

Pro uživatelské sáčky může být uvedena jedna nebo více následujících voleb:

#### **MQCBO\_LIST\_FORM\_ALLOWED**

Určuje, že rozhraní MQAI může použít kompaktnější formulář seznamu ve zprávě odeslané vždy, když existují dva nebo více sousedních výskytů stejného selektoru v balíku. Pokud je však tato volba použita, položky nelze přeuspořádat. Proto, pokud nejsou výskyty selektoru v balíku sousedící, a MQCBO\_REORDER\_AS\_REQUIRED není zadán, nemůže volání MQAI použít formulář seznamu pro tento konkrétní selektor.

Jsou-li datové položky znakové řetězce, tyto řetězce musí mít stejné ID znakové sady a stejný selektor, aby bylo možné zhušťovat do formuláře seznamu. Je-li použit formulář seznamu, jsou kratší řetězce vyplněny mezerami až do délky nejdelšího řetězce.

Tato volba musí být uvedena, pokud zpráva určená k odeslání je administrativní zpráva, ale MQCBO\_ADMIN\_BAG není uveden.

**Poznámka:** Funkce MQCBO\_LIST\_FORM\_ALLOWED neznámá, že volání MQAI bude definitivně používat formulář seznamu. Rozhraní MQAI zvažuje různé faktory při rozhodování o tom, zda použít formulář seznamu.

#### **MQCBO\_LIST\_FORM\_BLOKOVÁNO**

Určuje, že volání MQAI nemůže použít formulář seznamu v odeslané zprávě, a to i v případě, že v balíku existují sousední výskyty stejného selektoru. Volba MQCBO\_LIST\_FORM\_INHIBITED je výchozí volbou ve formátu seznamu.

#### **MQCBO\_REORDER\_AS\_REQUIRED**

Určuje, že rozhraní MQAI může změnit pořadí datových položek ve odeslané zprávě. Tato volba nemá vliv na pořadí položek v odesílacím balíku.

Tato volba znamená, že můžete vložit položky do datového balíku v libovolném pořadí. To znamená, že položky nemusí být vloženy takovým způsobem, že musí být ve zprávě PCF, protože produkt MQAI může tyto položky měnit podle potřeby.



Je-li zpráva uživatelská zpráva, pořadí položek v přijímajícím balíku je stejné jako pořadí položek ve zprávě. Tento příkaz se může lišit od pořadí položek v odesílajícím balíku.

Je-li zpráva administrativní zprávou, pořadí položek v přijímajícím vaku je určeno přijatou zprávou.

Tato volba musí být uvedena, pokud odesílaná zpráva je zpráva administrace, ale MQCBO\_ADMIN není uveden.

#### **MQCBO\_DO\_NOT\_REORDER**

Určuje, že MQAI nemůže změnit pořadí datových položek ve odeslané zprávě. Odesílaná zpráva i přijímající balík obsahují položky ve stejném pořadí, v jakém se vyskytují v odesílajícím vaku. Tato volba je výchozí volbou řazení.

#### **MQCBO\_CHECK\_SELECTORS**

Určuje, že selektory uživatelů (selektory, které jsou nula nebo větší) musí být zkontrolovány, aby se zajistilo, že selektor je konzistentní s datovým typem odvozeném příkazem mqAddInteger, mqAddInteger64, mqAddIntegerFilter, mqAddString, mqAddStringFilter, mqAddByteString, mqAddByteStringFilter, mqSetInteger, mqSetInteger64, mqSetIntegerFilter, mqSetString, mqSetStringFilter, mqSetByteStringnebo mqSetByteStringFiltrovací volání:

- Pro celočíselné, 64-bitové celočíselné a celočíselné volání filtru musí být selektor v rozsahu MQIA\_FIRST až MQIA\_LAST.
- Pro volání filtru řetězce a řetězce musí být selektor v rozsahu MQCA\_FIRST až MQCA\_LAST.
- Pro bajtová řetězcová a bajtová řetězcový volání filtru musí být selektor v rozsahu MQBA\_FIRST až MQBA\_LAST
- V případě volání skupinového balíku musí být selektor v rozsahu MQGA\_FIRST až MQGA\_LAST
- Pro volání popisovače musí být selektor v rozsahu MQHA\_FIRST až MQHA\_LAST.

Volání selže, je-li selektor mimo platný rozsah. Selektory systému (selektory menší než nula) jsou vždy zaškrtnuty a je-li zadán selektor systému, musí to být takový, který je podporován rozhraním MQAI.

#### **MQCBO\_DO\_NOT\_CHECK\_SELECTORS**

Uvádí, že selektory uživatelů (selektory, které jsou nula nebo větší) se nekontrolují. Jakýkoli selektor, který je nula nebo pozitivní může být použit s libovolným voláním. Tato volba je výchozí volbou selektorů. Selektory systému (selektory menší než nula) jsou vždy zaškrtnuty.

#### **MQCBO\_NONE**

Určuje, že všechny volby musí mít své výchozí hodnoty. Tato volba je k dispozici pro dokumentaci programu podpory a nesmí být zadána s žádnou z voleb, které mají nenulovou hodnotu.

Následující seznam shrnuje výchozí hodnoty voleb:

- MQCBO\_USER\_BAG
  - MQCBO\_LIST\_FORM\_INHIBITED
  - MQCBO\_DO\_NOT\_REORDER
  - MQCBO\_DO\_NOT\_CHECK\_SELECTORS

#### **Bag (MQHBAG)-výstup**

Manipulátor s kabelem vytvořeným voláním.

#### **CompCode (MQLONG)-výstup**

Kód dokončení.

### **Reason (MQLONG)-výstup**

Kód příčiny kvalifikující *CompCode*.

Následující kódy příčiny označující chybové stavy mohou být vráceny z volání `mqCreateBag`:

#### **CHYBA MQRC\_HBAG\_ERROR**

Popisovač balíku není platný (neplatná adresa parametru nebo umístění parametru je jen pro čtení).

#### **CHYBA MQRC\_OPTIONS\_ERROR**

Volby nejsou platné nebo nejsou konzistentní.

#### **MQRC\_STORAGE\_NOT\_AVAILABLE**

Není k dispozici dostatečný úložný prostor.

## **Poznámky k použití pro objekt Bag mqCreate**

Libovolné volby použité pro vytvoření vašeho balíku jsou obsaženy v systémové položce v balíku, když se vytvoří.

## **Vyvolání jazyka C pro balík mqCreateBag**

```
mqCreateBag (Options, &Bag, &CompCode, &Reason);
```

Deklarujte parametry následujícím způsobem:

```
MQLONG Options;          /* Bag options */
MQHBAG Bag;              /* Bag handle */
MQLONG CompCode;        /* Completion code */
MQLONG Reason;          /* Reason code qualifying CompCode */
```

## **Vyvolání Visual Basic pro balík mqCreateBag**

(Podporováno pouze na systému Windows .)

```
mqCreateBag Options, Bag, CompCode, Reason
```

Deklarujte parametry následujícím způsobem:

```
Dim Options As Long 'Bag options'
Dim Bag As Long 'Bag handle'
Dim CompCode As Long 'Completion code'
Dim Reason As Long 'Reason code qualifying CompCode'
```

## **Balík mqDelete**

Volání `mqDeleteBag` odstraní uvedený balík.

## **Syntaxe pro balík mqDeleteBag**

**Balík mqDelete (*Bag*, *CompCode*, *Reason*)**

## **Parametry pro objekt Bag mqDelete**

### **Bag (MQHBAG)-vstup/výstup**

Manipulátor balíku, který má být odstraněn. Musí se jednat o popisovač balíku vytvořeného uživatelem, nikoli o popisovač systémové tašky. Výsledky MQRC\_SYSTEM\_BAG\_NOT\_DELETABLE,

pokud jste zadali popisovač systémové tašky. Manipulátor je resetován na hodnotu MQHB\_UNUSABLE\_HBAG.

Pokud balík obsahuje systémem generované balíky, budou také odstraněny.

### **CompCode (MQLONG)-výstup**

Kód dokončení.

### **Reason (MQLONG)-výstup**

Kód příčiny kvalifikující *CompCode*.

Následující kódy příčiny označující chybové stavy mohou být vráceny z volání *mqDeleteBag*:

#### **CHYBA MQRC\_HBAG\_ERROR**

Popisovač balíku není platný, nebo je neplatná adresa parametru nebo umístění parametru je jen pro čtení.

#### **MQRC\_SYSTEM\_BAG\_NOT\_DELETABLE**

Systémový balík nelze odstranit.

## **Poznámky k použití pro objekt Bag *mqDelete***

1. Odstraňte všechny tašky vytvořené pomocí balíku *mqCreateBag*.
2. Vnořené pytle se odstraní automaticky, když se odstraní obsahující balík.

## **Vyvolání jazyka C pro balík *mqDeleteBag***

```
mqDeleteBag (&Bag, CompCode, Reason);
```

Deklarujte parametry následujícím způsobem:

```
MQHBAG   Bag;           /* Bag handle */
MQLONG   CompCode;      /* Completion code */
MQLONG   Reason;        /* Reason code qualifying CompCode */
```

## **Vyvolání Visual Basic pro objekt Bag *mqDelete***

(Podporováno pouze na systému Windows .)

```
mqDeleteBag Bag, CompCode, Reason
```

Deklarujte parametry následujícím způsobem:

```
Dim Bag;           As Long 'Bag handle'
Dim CompCode As Long 'Completion code'
Dim Reason As Long 'Reason code qualifying CompCode'
```

## **Položka *mqDelete***

Volání položky *mqDelete* odebere jednu nebo více uživatelských položek z balíku.

## **Syntaxe pro položku *mqDeletePoložka***

***mqDeletePoložka (Bag, Selector, ItemIndex, CompCode, Reason)***

## Parametry pro položku mqDeletePoložka

### **Hbag (MQHBAG)-vstup**

Úchyt balíku, který má být upraven.

Musí se jednat o popisovač balíku vytvořeného uživatelem, a nikoli o popisovač systémové tašky; vlastnost MQRC\_SYSTEM\_BAG\_NOT\_ALTERABLE, pokud se jedná o systémovou vak.

### **Selector (MQLONG)-vstup**

Selektor identifikující položku uživatele, která má být odstraněna.

Je-li selektor menší než nula (to znamená, systémový selektor), výsledky MQRC\_SELECTOR\_OUT\_OF\_RANGE.

Jsou platné následující speciální hodnoty:

#### **SELEKTOR MQSEL\_ANY\_SELECTOR**

Položka, která má být odstraněna, je uživatelská položka identifikovaná parametrem `ItemIndex`, index vztahující se k sadě položek, které obsahují jak uživatelské, tak systémové položky.

#### **SELEKTOR MQSEL\_ANY\_USER\_SELECTOR**

Položka, která má být odstraněna, je uživatelská položka identifikovaná parametrem `ItemIndex`, index vztahující se k sadě uživatelských položek.

Je-li zadána explicitní hodnota selektoru, ale selektor se v balíku nenachází, volání se zdaří, pokud je zadán parametr `MQIND_ALL` pro `ItemIndex` a selže s kódem příčiny `MQRC_SELECTOR_NOT_PRESENT`, pokud není zadán parametr `MQIND_ALL`.

### **ItemIndex (MQLONG)-vstup**

Index datové položky, která má být odstraněna.

Hodnota musí být nula nebo větší, nebo jedna z následujících speciálních hodnot:

#### **MQIND\_NONE**

Tato hodnota určuje, že v balíku musí být pouze jeden výskyt selektoru. Pokud existuje více než jeden výskyt, výsledky `MQRC_SELECTOR_NOT_UNIQUE`. Je-li parametr `MQIND_NONE` zadán s použitím jedné z hodnot `MQSEL_XXX_SELECTOR`, bude výsledkem operace `MQRC_INDEX_ERROR`.

#### **MQINDAL\_VŠE**

To znamená, že všechny výskyty selektoru v balíku se mají odstranit. Je-li parametr `MQIND_ALL` zadán s použitím jedné z hodnot `MQSEL_XXX_SELECTOR`, budou výsledkem operace `MQRC_INDEX_ERROR`. Je-li parametr `MQIND_ALL` zadán v případě, že se selektor nenachází v rámci balíku, volání se zdaří.

Je-li zadán parametr `MQSEL_ANY_SELECTOR` pro argument `Selector`, argument `ItemIndex` je index vzhledem k sadě položek, které obsahuje jak uživatelské položky, tak systémové položky, a musí být nula nebo větší. Pokud produkt `ItemIndex` identifikuje výsledky `MQRC_SYSTEM_ITEM_NOT_DELETABLE` systémového selektoru. Je-li parametr `MQSEL_ANY_USER_SELECTOR` zadán pro argument `Selector`, argument `ItemIndex` je index vzhledem k sadě uživatelských položek a musí být nula nebo větší.

Je-li zadána explicitní hodnota selektoru, `ItemIndex` je index vzhledem k sadě položek, které mají tuto hodnotu selektoru, a může být `MQIND_NONE`, `MQIND_ALL`, nula nebo vyšší.

Je-li zadán explicitní index (to znamená, že není `MQIND_NONE` nebo `MQIND_ALL`) a položka se v balíku nenachází, výsledky `MQRC_INDEX_NOT_PRESENT`.

### **CompCode (MQLONG)-výstup**

Kód dokončení.

### **Reason (MQLONG)-výstup**

Kód příčiny kvalifikující `CompCode`.

Následující kódy příčiny označující chybové stavy lze vrátit z volání položky mqDelete:

**CHYBA MQR\_C\_HBAG\_ERROR**

Ovladač balíku není platný.

**CHYBA MQR\_C\_INDEX\_ERROR**

Hodnoty MQIND\_NONE nebo MQIND\_ALL zadané s některou z hodnot MQSEL\_ANY\_XXX\_SELECTOR.

**MQR\_C\_INDEX\_NOT\_PRESENT**

V rámci balíku není přítomna žádná položka s uvedeným indexem.

**MQR\_C\_SELECTOR\_NOT\_PRESENT**

V rámci balíku není přítomna žádná položka s uvedeným selektorem.

**MQR\_C\_SELECTOR\_NOT\_UNIQUE**

Hodnota MQIND\_NONE byla určena, pokud je v balíku přítomen více než jeden výskyt zadaného selektoru.

**MQR\_C\_SELECTOR\_OUT\_OF\_RANGE**

Selektor není v platném rozsahu pro volání.

**MQR\_C\_STORAGE\_NOT\_AVAILABLE**

Není k dispozici dostatečný úložný prostor.

**MQR\_C\_SYSTEM\_BAG\_NOT\_ALTERABLE**

Systémový balík je jen pro čtení a nelze jej změnit.

**MQR\_C\_SYSTEM\_ITEM\_NOT\_DELETABLE**

Systémová položka je určena pouze pro čtení a nelze ji odstranit.

## Poznámky k použití pro položku mqDeletePoložka

1. Buď může být odebrán jednotlivý výskyt zadaného selektoru, nebo všechny výskyty určeného selektoru.
2. Volání nemůže odebrat systémové položky z balíku nebo odebrat položky ze systémové tašky. Avšak volání může odstranit popisovač systémové tašky z taška uživatele. Tímto způsobem lze odstranit systémovou vak.

## Vyvolání jazyka C pro položku mqDeletePoložka

```
mqDeleteItem (Bag, Selector, ItemIndex, &CompCode, &Reason)
```

Deklarujte parametry následujícím způsobem:

```
MQHBAG    Hbag;           /* Bag handle */
MQLONG    Selector;       /* Selector */
MQLONG    ItemIndex;     /* Index of the data item */
MQLONG    CompCode;      /* Completion code */
MQLONG    Reason;        /* Reason code qualifying CompCode */
```

## Vyvolání Visual Basic pro položku mqDeleteItem

(Podporováno pouze na systému Windows .)

```
mqDeleteItem Bag, Selector, ItemIndex, CompCode, Reason
```

Deklarujte parametry následujícím způsobem:

```
Dim Bag      As Long 'Bag handle'
Dim Selector As Long 'Selector'
Dim ItemIndex As Long 'Index of the data item'
```

```
Dim CompCode As Long 'Completion code'
Dim Reason As Long 'Reason code qualifying CompCode'
```

## mqExecute

Volání mqExecute odešle zprávu s příkazovým příkazem a čeká na odpověď (je-li očekávána).

### Syntaxe pro mqExecute

**mqExecute (Hconn, Command, OptionsBag, AdminBag, ResponseBag, AdminQ, ResponseQ, CompCode, Reason)**

### Parametry příkazu mqExecute

#### **Hconn (MQHCONN)-vstup**

Popisovač připojení MQI.

Vráceno vrátí předchozí volání MQCONN, které bylo vydáno aplikací.

#### **Command (MQLONG)-vstup**

Příkaz, který má být proveden.

Mělo by se jednat o jednu z hodnot MQCMD\_\*. Pokud se jedná o hodnotu, která není rozpoznána rozhraním MQAI, která obsluhuje volání mqExecute, je tato hodnota stále akceptována. Pokud však byl při vkládání hodnot do balíku použit příkaz mqAddInquiry, musí být parametrem Command příkaz INQUIRE rozpoznávaný rozhraním MQAI; MQRC\_INQUIRY\_COMMAND\_ERROR, pokud takový není.

#### **OptionsBag (MQHBAG)-vstup**

Popisovač balíku, který obsahuje volby, které ovlivňují operaci volání.

Musí se jednat o popisovač vrácený předchozím voláním mqCreateBag nebo následující speciální hodnotu:

#### **MQHB\_NONE**

Žádné volby taška; všechny volby předpokládají jejich výchozí hodnoty.

Pouze volby uvedené v tomto tématu mohou být obsaženy ve vaku voleb (výsledky MQRC\_OPTIONS\_ERROR, jsou-li přítomny jiné datové položky).

Pro každou volbu, která není přítomná v tašce, se použije odpovídající výchozí hodnota. Je možné zadat následující volbu:

#### **MQIACF\_WAIT\_INTERVAL**

Tato datová položka určuje maximální dobu (v milisekundách), po kterou má rozhraní MQAI čekat na každou zprávu odpovědi. Časový interval musí být nula nebo větší, nebo speciální hodnota MQWI\_UNLIMITED; výchozí nastavení je třicet sekund. Volání mqExecute je dokončeno buď při přijetí všech zpráv odpovědi, nebo po vypršení uvedeného intervalu čekání, aniž by byla obdržena očekávaná zpráva odpovědi.

**Poznámka:** Časový interval je přibližné množství.

Pokud má datová položka MQIACF\_WAIT\_INTERVAL chybný datový typ, nebo existuje více než jeden výskyt tohoto selektoru v balíku voleb, nebo pokud hodnota datové položky není platná, výsledky MQRC\_WAIT\_INTERVAL\_ERROR.

#### **AdminBag (MQHBAG)-vstup**

Manipulátor s vaky obsahující podrobnosti o příkazu správy, který má být vydán.

Všechny uživatelské položky umístěné v balíku jsou vloženy do administrativní zprávy, která je odeslána. Je zodpovědností aplikace zajistit, aby byly do tašky umístěny pouze platné parametry pro příkaz.

Pokud hodnota datové položky MQIASY\_TYPE v balíku příkazů není MQCFT\_COMMAND, MQRC\_COMMAND\_TYPE\_ERROR, výsledky MQRC\_COMMAND\_TYPE\_ERROR. Obsahuje-li balík vnořené systémové balíky, výsledky MQRC\_NESTED\_BAG\_NOT\_SUPPORTED.

### **ResponseBag (MQHBAG)-vstup**

Manipulátor s vaky tam, kde jsou umístěny zprávy odpovědí.

Rozhraní MQAI provádí volání balíku mqClearna pytlí před umístěním zpráv odpovědí do balíku. Chcete-li načíst zprávy s odpovědí, lze zadat selektor MQIACF\_CONVERT\_RESPONSE.

Každá zpráva odpovědi se umístí do samostatného systémového balíku s úchytem, který se pak umístí do vaku pro odezvu. Použijte příkaz mqInquireBag s voličem MQHA\_BAG\_HANDLE k určení obslužných rutin systémových balíků v rámci vaku pro odpovědi a tyto pytle pak mohou být dotazovány, aby se určily jejich obsah.

Jsou-li přijaty některé, ale ne všechny očekávané zprávy odpovědi, MQCC\_WARNING s výsledky MQRC\_NO\_MSG\_AVAILABLE. Není-li obdržena žádná z očekávaných zpráv odpovědi, MQCC\_FAILED s výsledky MQRC\_NO\_MSG\_AVAILABLE.

Skupinové balíky nelze použít jako balíky odezvy.

### **AdmInQ (MQHOTBJ)-vstup**

Popisovač objektu fronty, na kterou se má umístit zpráva administrace.

Tento popisovač byl vrácen předchozím voláním MQOPEN vydaným aplikací. Fronta musí být otevřena pro výstup.

Je možné zadat následující speciální hodnotu:

#### **MQHO\_NONE**

To znamená, že administrativní zpráva by měla být umístěna na SYSTEM.ADMIN.COMMAND.QUEUE náležící k aktuálně připojenému správci front. Je-li zadán parametr MQHO\_NONE, aplikace nemusí při otevření fronty aplikaci MQOPEN používat.

### **ResponseQ**

Popisovač objektu fronty, na které jsou umístěny zprávy odpovědí.

Tento popisovač byl vrácen předchozím voláním MQOPEN vydaným aplikací. Fronta musí být otevřena pro vstup a pro dotaz.

Je možné zadat následující speciální hodnotu:

#### **MQHO\_NONE**

To znamená, že zprávy odpovědi by měly být umístěny do dynamické fronty vytvořené automaticky pomocí rozhraní MQAI. Fronta se vytvoří otevřením SYSTEM.DEFAULT.MODEL.QUEUE, která musí mít proto vhodné charakteristiky. Vytvořená fronta existuje pouze po dobu trvání volání a je odstraněna rozhraním MQAI při ukončení volání mqExecute .

### **CompCode**

Kód dokončení.

### **Reason**

Kód příčiny kvalifikující *CompCode*.

Z volání mqExecute lze vrátit následující kódy příčiny týkající se chybových stavů:

#### **MQRC\_\***

Cokoli z volání MQINQ, MQPUT, MQGET nebo MQOPEN.

#### **MQRC\_BAG\_NEOPRÁVNĚNÝ TYP**

Datový balík vstupních dat je balík skupiny.

**MQRC\_CMD\_SERVER\_NOT\_AVAILABLE**

Příkazový server, který zpracovává příkazy administrace, není k dispozici.

**CHYBA MQRC\_COMMAND\_TYPE\_ERROR**

Hodnota datové položky MQIASY\_TYPE v balíku požadavku není MQCFT\_COMMAND.

**CHYBA MQRC\_HBAG\_ERROR**

Ovladač balíku není platný.

**CHYBA PŘÍKAZU MQRC\_INQUIRY\_COMMAND\_ERROR**

mqAddCelé číslo se používá s kódem příkazu, který není rozpoznáným příkazem INQUIRE.

**MQRC\_NESTED\_BAG\_NOT\_SUPPORTED**

Vstupní datový balík obsahuje jeden nebo více vložených pytlů systému.

**MQRC\_NO\_MSG\_AVAILABLE**

Byly přijaty některé zprávy odpovědí, ale ne všechny. Vaška pro odpověď obsahuje systémem generované balíky pro přijaté zprávy.

**MQRC\_NO\_MSG\_AVAILABLE**

Během uvedeného intervalu čekání nebyly přijaty žádné zprávy odpovědi.

**CHYBA MQRC\_OPTIONS\_ERROR**

Soubor voleb obsahuje nepodporované datové položky nebo podporovaná volba má hodnotu, která není platná.

**MQRC\_PARAMETER\_MISSING**

Zpráva administrace vyžaduje parametr, který není obsažen v balíku. Tento kód příčiny se objevuje pouze u balíků vytvořených pomocí voleb MQCBO\_ADMIN\_BAG nebo MQCBO\_REORDER\_AS\_REQUIRED.

**MQRC\_SELECTOR\_NOT\_UNIQUE**

V balíku existují dvě nebo více instancí selektoru pro povinný parametr, který povoluje pouze jednu instanci.

**MQRC\_SELECTOR\_NEOPRÁVNĚNÝ\_TYP**

mqAddString nebo řetězec mqSetString byl použit k přidání selektoru MQIACF\_INQUIRY do balíku.

**MQRC\_STORAGE\_NOT\_AVAILABLE**

Není k dispozici dostatečný úložný prostor.

**PŘÍKAZ MQRCCF\_COMMAND\_FAILED**

Příkaz selhal; podrobnosti o selhání jsou obsaženy v systémem generovaných pytlích v rámci vaku pro odpovědi.

## Poznámky k použití příkazu mqExecute

1. Není-li zadán parametr *AdminQ*, program MQAI kontroluje, zda je před odesláním zprávy příkazu administrace aktivní příkazový server. Pokud však příkazový server není aktivní, MQAI jej nespustí. Pokud odesíláte mnoho zpráv administračních příkazů, doporučuje se otevřít SYSTEM.ADMIN.COMMAND.QUEUE sami a předejte obslužnou rutinu fronty administrace pro každý administrační požadavek.
2. Zadání hodnoty MQHO\_NONE v parametru *ResponseQ* zjednodušuje použití volání mqExecute, ale pokud je program mqExecute zadán opakovaně aplikací (například z smyčky), bude fronta odpovědí vytvořena a odstraněna opakovaně. V této situaci je lepší, aby aplikace sama otevřela frontu odpovědí před voláním příkazu mqExecute a zavřela ji po zadání všech volání mqExecute.
3. Pokud má příkaz administrace za následek odeslání zprávy s typem zprávy MQMT\_REQUEST, volání čeká po dobu uvedenou datovou položkou MQIACF\_WAIT\_INTERVAL v balíku voleb.
4. Pokud se během zpracování volání vyskytne chyba, může vaška odpovědi obsahovat některá data ze zprávy odpovědi, ale data budou obvykle nekompletní.



## Vyvolání jazyka C pro příkaz mqExecute

```
mqExecute (Hconn, Command, OptionsBag, AdminBag, ResponseBag,  
AdminQ, ResponseQ, CompCode, Reason);
```

Deklarujte parametry následujícím způsobem:

```
MQHCONN  Hconn;          /* MQI connection handle */  
MQLONG   Command;       /* Command to be executed */  
MQHBAG   OptionsBag;    /* Handle of a bag containing options */  
MQHBAG   AdminBag;      /* Handle of administration bag containing  
                        /* details of administration command */  
MQHBAG   ResponseBag;   /* Handle of bag for response messages */  
MQHOBJS  AdminQ;        /* Handle of administration queue for  
                        /* administration messages */  
MQHOBJS  ResponseQ;     /* Handle of response queue for response  
                        /* messages */  
MQLONG   pCompCode;     /* Completion code */  
MQLONG   pReason;       /* Reason code qualifying CompCode */
```

## Vyvolání Visual Basic pro mqExecute

(Podporováno pouze na systému Windows.)

```
mqExecute (Hconn, Command, OptionsBag, AdminBag, ResponseBag,  
AdminQ, ResponseQ, CompCode, Reason);
```

Deklarujte parametry následujícím způsobem:

```
Dim HConn      As Long 'MQI connection handle'  
Dim Command    As Long 'Command to be executed'  
Dim OptionsBag As Long 'Handle of a bag containing options'  
Dim AdminBag   As Long 'Handle of command bag containing details of  
                        administration command'  
Dim ResponseBag As Long 'Handle of bag for reply messages'  
Dim AdminQ     As Long 'Handle of command queue for  
                        administration messages'  
Dim ResponseQ  As Long 'Handle of response queue for reply messages'  
Dim CompCode   As Long 'Completion code'  
Dim Reason     As Long 'Reason code qualifying CompCode'
```

## Balík mqGet

Volání mqGetBag odebere zprávu z určené fronty a převede data zprávy na datový balík.

### Syntaxe pro balík mqGet

**Balík mqGet (Hconn, Hobj, MsgDesc, GetMsgOpts, Bag, CompCode, Reason)**

### Parametry pro balík mqGet

#### **Hconn (MQHCONN)-vstup**

Popisovač připojení MQI.

#### **Hobj (MQHOTBJ)-vstup**

Popisovač objektu fronty, ze které má být zpráva načtena. Tento popisovač byl vrácen předchozím voláním MQOPEN vydaným aplikací. Fronta musí být otevřena pro vstup.

#### **MsgDesc (MQMD)-vstup/výstup**

Deskriptor zprávy (další informace viz [MQMD-Message descriptor](#)).

Má-li pole *Format* ve zprávě jinou hodnotu než MQFMT\_ADMIN, MQFMT\_EVENT nebo MQFMT\_PCF, výsledky MQRC\_FORMAT\_NOT\_SUPPORTED.

Má-li pole *Encoding* v deskriptoru MQMD v aplikaci MQMD hodnotu jinou než MQENC\_NATIVE a MQGMO\_CONVERT, je zadána hodnota MQRC\_ENCODING\_NOT\_SUPPORTED. Pokud také není zadán parametr MQGMO\_CONVERT, musí být hodnotou parametru *Encoding* hodnota MQENC\_NATIVE; při načítání aplikace MQENC\_NATIVE; pokud tomu tak není, bude výsledkem operace MQRC\_ENCODING\_NOT\_SUPPORTED výsledků.

### **GetMsgOpts (MQGMO)-vstup/výstup**

Volby získání zprávy (další informace naleznete v tématu [MQGMO-Get-message options](#)).

MQGMO\_ACCEPT\_TRUNCATED\_MSG nelze zadat; MQRC\_OPTIONS\_ERROR má za následek, že je. MQGMO\_LOCK a MQGMO\_UNLOCK nejsou podporovány v 16bitovém nebo 32bitovém prostředí systému Window. Objekt MQGMO\_SET\_SIGNAL je podporován pouze v 32bitovém prostředí systému Windows.

### **Bag (MQHBAG)-vstup/výstup**

Popisovač balíku, do kterého se umístí načtená zpráva. Před umístěním zprávy do balíku funkce MQAI provádí volání balíku mqClearBag.

#### **MQHB\_NONE**

Získává načtenou zprávu. To poskytuje prostředek k odstranění zpráv z fronty.

Je-li zadána volba MQGMO\_BROWSE\_\*, nastaví tato hodnota kurzor procházení na vybranou zprávu; v tomto případě se neodstraní.

### **CompCode (MQLONG)-výstup**

Kód dokončení.

### **Reason (MQLONG)-výstup**

Kód příčiny kvalifikující *CompCode*.

Následující kódy příčiny označující varování a chybové stavy lze vrátit z volání balíku mqGet:

#### **MQRC\_\***

Cokoli z volání MQGET nebo manipulace s vaky.

#### **CHYBA MQRC\_BAG\_CONVERSION\_ERROR**

Data nebylo možné převést na balík.

To označuje problém s formátem dat, která mají být převedena do balíku (například zpráva není platný PCF).

Pokud byla zpráva z fronty načtena destruktivně (to znamená nikoli procházení fronty), tento kód příčiny indikuje, že byla vyřazena.

#### **MQRC\_BAG\_NEOPRÁVNĚNÝ TYP**

Datový balík vstupních dat je balík skupiny.

#### **MQRC\_ENCODING\_NOT\_SUPPORTED**

Kódování není podporováno; hodnota v poli *Encoding* deskriptoru MQMD musí být MQENC\_NATIVE.

#### **MQRC\_FORMAT\_NOT\_SUPPORTED, PODPOROVANÉ**

Formát není podporován; název produktu *Format* ve zprávě není MQFMT\_ADMIN, MQFMT\_EVENT nebo MQFMT\_PCF. Pokud byla zpráva z fronty načtena destruktivně (to znamená nikoli procházení fronty), tento kód příčiny indikuje, že byla vyřazena.

#### **CHYBA MQRC\_HBAG\_ERROR**

Ovladač balíku není platný.

#### **MQRC\_INCONSISTENT\_ITEM\_TYPE**

Datový typ druhého výskytu selektoru se liší od datového typu prvního výskytu.

#### **MQRC\_SELECTOR\_OUT\_OF\_RANGE**

Selektor není v platném rozsahu pro volání.

## **MQRC\_STORAGE\_NOT\_AVAILABLE**

Není k dispozici dostatečný úložný prostor.

## **MQRC\_SYSTEM\_BAG\_NOT\_ALTERABLE**

Systémový balík nelze změnit nebo odstranit.

## **Poznámky k použití pro objekt Bag mqGet**

1. Pouze zprávy, které mají podporovaný formát, mohou být vráceny tímto voláním. Má-li zpráva formát, který není podporován, bude zpráva vyřazena a volání bude dokončeno s příslušným kódem příčiny.
2. Je-li zpráva načtena v rámci pracovní jednotky (tj. s volbou MQGMO\_SYNCPOINT) a zpráva má nepodporovaný formát, může být odvrácena jednotka práce, znovu se obnoví zpráva ve frontě. To umožňuje načtení zprávy pomocí volání MQGET v místě volání funkce mqGetBag.

## **Vyvolání jazyka C pro balík mqGet**

```
mqGetBag (hConn, hObj, &MsgDesc, &GetMsgOpts, hBag, CompCode, Reason);
```

Deklarujte parametry následujícím způsobem:

```
MQHCONN  hConn;          /* MQI connection handle */
MQHOBJ   hObj;          /* Object handle */
MQMD     MsgDesc;       /* Message descriptor */
MQGMO    GetMsgOpts;    /* Get-message options */
MQHBAG   hBag;          /* Bag handle */
MQLONG   CompCode;     /* Completion code */
MQLONG   Reason;       /* Reason code qualifying CompCode */
```

## **Vyvolání Visual Basic pro balík mqGet**

(Podporováno pouze na systému Windows .)

```
mqGetBag (HConn, HObj, MsgDesc, GetMsgOpts, Bag, CompCode, Reason);
```

Deklarujte parametry následujícím způsobem:

```
Dim HConn      As Long 'MQI connection handle'
Dim HObj       As Long 'Object handle'
Dim MsgDesc    As Long 'Message descriptor'
Dim GetMsgOpts As Long 'Get-message options'
Dim Bag        As Long 'Bag handle'
Dim CompCode   As Long 'Completion code'
Dim Reason     As Long 'Reason code qualifying CompCode'
```

## **Balík mqInquire**

Příkaz mqInquireBag volání inquires hodnotu ovladače balíku, který se nachází v balíku. Datová položka může být uživatelská položka nebo systémová položka.

## **Syntaxe pro balík mqInquire**

**Balík mqInquire (Bag, Selector, ItemIndex, ItemValue, CompCode, Reason)**

## **Parametry pro balík mqInquire**

### **Bag (MQHBAG)-vstup**

Manipulátor s pytlíkem byl vyšetřován. Taška může být uživatelská kabelka nebo systémový balík.

### **Selector (MQLONG)-vstup**

Selektor identifikující položku, která má být dotazovaná.

Je-li selektor menší než nula (to znamená selektor systému), selektor musí být takový, který je podporován rozhraním MQAI; MQRC\_SELECTOR\_NOT\_SUPPORTED výsledků, pokud takový není.

Určený selektor musí být přítomen v balíku; výsledky MQRC\_SELECTOR\_NOT\_PRESENT, pokud tomu tak není.

Datový typ položky musí souhlasit s datovým typem odvozeném z volání; MQRC\_SELECTOR\_WRONG\_TYPE výsledků, pokud není.

Pro Selector lze zadat následující speciální hodnoty:

#### **SELEKTOR MQSEL\_ANY\_SELECTOR**

Položka, která má být dotazovaná, je uživatelem nebo systémovou položkou identifikovanou argumentem `ItemIndex`.

#### **SELEKTOR MQSEL\_ANY\_USER\_SELECTOR**

Položka, která má být dotazovaná, je uživatelská položka identifikovaná parametrem `ItemIndex`.

#### **SELEKTOR MQSEL\_ANY\_SYSTEM\_SELECTOR**

Položka, která má být dotazovaná, je systémová položka identifikovaná parametrem `ItemIndex`.

### **ItemIndex (MQLONG)-vstup**

Index datové položky, která má být dotazovaná.

Hodnota musí být nula nebo větší, nebo speciální hodnota MQIND\_NONE. Je-li hodnota menší než nula a hodnota MQIND\_NONE, má být výsledkem MQRC\_INDEX\_ERROR. Pokud položka ještě není přítomna v tašce, výsledky MQRC\_INDEX\_NOT\_PRESENT.

Je možné zadat následující speciální hodnotu:

#### **MQIND\_NONE**

Tato hodnota určuje, že v balíku musí být pouze jeden výskyt selektoru. Pokud existuje více než jeden výskyt, výsledky MQRC\_SELECTOR\_NOT\_UNIQUE.

Je-li zadán parametr MQSEL\_ANY\_SELECTOR pro argument `Selector`, argument `ItemIndex` je index vzhledem k sadě položek, které obsahuje jak uživatelské položky, tak systémové položky, a musí být nula nebo větší.

Je-li parametr MQSEL\_ANY\_USER\_SELECTOR zadán pro argument `Selector`, argument `ItemIndex` je index vzhledem k sadě systémových položek a musí být nula nebo větší.

Je-li parametr MQSEL\_ANY\_SYSTEM\_SELECTOR zadán pro argument `Selector`, argument `ItemIndex` je index vzhledem k sadě systémových položek a musí mít hodnotu nula nebo větší.

Je-li zadána explicitní hodnota selektoru, argument `ItemIndex` je index vzhledem k sadě položek, které mají tuto hodnotu selektoru a může být MQIND\_NONE, nula nebo vyšší.

### **ItemValue (MQHBAG)-výstup**

Hodnota položky v balíku.

### **CompCode (MQLONG)-výstup**

Kód dokončení.

### **Reason (MQLONG)-výstup**

Kód příčiny kvalifikující `CompCode`.

Následující kódy příčiny označující chybové stavy lze vrátit z volání procedury `mqInquireBag`:

**CHYBA MQR\_C\_HBAG\_ERROR**

Ovladač balíku není platný.

**CHYBA MQR\_C\_INDEX\_ERROR**

Index není platný (index negativní a nikoli MQRIND\_NONE, nebo MQRIND\_NONE určený s jednou z hodnot MQRSEL\_ANY\_XXX\_SELECTOR).

**MQR\_C\_INDEX\_NOT\_PRESENT**

V rámci balíku pro daný selektor není k dispozici žádná položka s uvedeným indexem.

**CHYBA MQR\_C\_ITEM\_VALUE\_ERROR**

Parametr ItemValue je neplatný (neplatná adresa parametru).

**MQR\_C\_SELECTOR\_NOT\_PRESENT**

V rámci balíku není přítomna žádná položka s uvedeným selektorem.

**MQR\_C\_SELECTOR\_NOT\_SUPPORTED**

Určený selektor systému není podporován rozhraním MQR\_C.

**MQR\_C\_SELECTOR\_NOT\_UNIQUE**

Hodnota MQRIND\_NONE byla určena, pokud je v rámci balíku přítomen více než jeden výskyt zadaného selektoru.

**MQR\_C\_SELECTOR\_OUT\_OF\_RANGE**

Selektor není v platném rozsahu pro volání.

**MQR\_C\_SELECTOR\_NEOPRÁVNĚNÝ\_TYP**

Datová položka má špatný datový typ pro volání.

**MQR\_C\_STORAGE\_NOT\_AVAILABLE**

Není k dispozici dostatečný úložný prostor.

## Vyvolání jazyka C pro objekt Bag mqInquire

```
mqInquireBag (Bag, Selector, ItemIndex, &ItemValue, &CompCode, &Reason);
```

Deklarujte parametry následujícím způsobem:

```
MQR_C_HBAG Bag;          /* Bag handle */
MQR_C_INDEX Selector;    /* Selector */
MQR_C_INDEX ItemIndex;   /* Index of the data item to be inquired */
MQR_C_ITEM_VALUE ItemValue; /* Value of item in the bag */
MQR_C_SELECTOR CompCode; /* Completion code */
MQR_C_SELECTOR Reason;   /* Reason code qualifying CompCode */
```

## Vyvolání Visual Basic pro objekt Bag mqInquire

(Podporováno pouze na systému Windows .)

```
mqInquireBag (Bag, Selector, ItemIndex, ItemValue, CompCode, Reason)
```

Deklarujte parametry následujícím způsobem:

```
Dim Bag As Long 'Bag handle'
Dim Selector As Long 'Selector'
Dim ItemIndex As Long 'Index of the data item to be inquired'
Dim ItemValue As Long 'Value of item in the bag'
Dim CompCode As Long 'Completion code'
Dim Reason As Long 'Reason code qualifying CompCode'
```

## mqInquireByteString

Volání mqInquireByteString vyžaduje hodnotu datové položky bajtu řetězce, která se nachází v balíku. Datová položka může být uživatelská položka nebo systémová položka.

## Syntaxe pro mqInquireByteString

**mqInquireByteString** (*Bag, Selector, ItemIndex, Bufferlength, Buffer, ByteStringLength, CompCode, Reason*)

## Parametry pro mqInquireByteString

### **Bag (MQHBAG)-vstup**

Manipulace s pytlem, k němuž se dotaz vztahuje. Taška může být uživatelská kabelka nebo systémový balík.

### **Selector (MQLONG)-vstup**

Výběr položky, na kterou se dotaz vztahuje.

Je-li selektor menší než nula (to znamená selektor systému), selektor musí být takový, který je podporován rozhraním MQAI; MQRC\_SELECTOR\_NOT\_SUPPORTED výsledků, pokud takový není.

Určený selektor musí být přítomen v balíku; výsledky MQRC\_SELECTOR\_NOT\_PRESENT, pokud tomu tak není.

Datový typ položky musí být stejný jako datový typ odvozený voláním; MQRC\_SELECTOR\_WRONG\_TYPE vede k výsledku, pokud není.

Pro *Selector* lze zadat následující speciální hodnoty:

#### **SELEKTOR MQSEL\_ANY\_SELECTOR**

Položka, která má být dotazovaná, je uživatelská nebo systémová položka identifikovaná produktem *ItemIndex*.

#### **SELEKTOR MQSEL\_ANY\_USER\_SELECTOR**

Položka, která má být dotazovaná, je uživatelská položka identifikovaná produktem *ItemIndex*.

#### **SELEKTOR MQSEL\_ANY\_SYSTEM\_SELECTOR**

Položka, která má být dotazovaná, je systémová položka označená *ItemIndex*.

### **ItemIndex (MQLONG)-vstup**

Index datové položky, na kterou se dotaz vztahuje. Hodnota musí být nula nebo větší, nebo speciální hodnota MQIND\_NONE. Je-li hodnota menší než nula a hodnota MQIND\_NONE, má být výsledkem MQRC\_INDEX\_ERROR. Pokud položka ještě není přítomna v tašce, výsledky MQRC\_INDEX\_NOT\_PRESENT. Je možné zadat následující speciální hodnotu:

#### **MQIND\_NONE**

Tato hodnota určuje, že v balíku musí být pouze jeden výskyt selektoru. Pokud existuje více než jeden výskyt, výsledky MQRC\_SELECTOR\_NOT\_UNIQUE.

Je-li pro parametr *Selector* zadán parametr MQSEL\_ANY\_SELECTOR, *ItemIndex* je index vzhledem k sadě položek, které obsahuje jak uživatelské položky, tak i systémové položky, a musí být nula nebo větší.

Je-li pro parametr *Selector* zadán parametr MQSEL\_ANY\_USER\_SELECTOR, *ItemIndex* je index relativní vzhledem k sadě uživatelských položek a musí být nula nebo větší.

Je-li parametr MQSEL\_ANY\_SYSTEM\_SELECTOR zadán pro *Selector*, *ItemIndex* je index relativní k sadě systémových položek a musí být nula nebo větší.

Je-li zadána explicitní hodnota selektoru, *ItemIndex* je index vzhledem k sadě položek, které mají tuto hodnotu selektoru, a může být MQIND\_NONE, nula nebo vyšší.

### **BufferLength (MQLONG)-vstup**

Délka v bajtech vyrovnávací paměti pro příjem bajtového řetězce. Nula je platná hodnota.

**Buffer (MQBYTE x BufferLength) -výstup**

Vyrovňovací paměť pro příjem bajtového řetězce. Délka je dána parametrem *BufferLength*. Je-li zadána nula pro *BufferLength*, lze ukazatel null zadat pro adresu parametru *Buffer*; ve všech ostatních případech musí být pro argument *Buffer* zadána platná (nenulová) adresa.

Řetězec je vyplněn nulami na délku vyrovnávací paměti. Pokud je řetězec delší než vyrovnávací paměť, řetězec je oříznut, aby se vešel; v tomto případě *ByteStringLength* označuje velikost vyrovnávací paměti potřebné pro umístění řetězce bez oříznutí.

**ByteStringLength (MQLONG)-výstup**

Délka řetězce obsaženého v balíku v bajtech. Je-li argument *Buffer* příliš malý, je délka vráceného řetězce menší než *ByteStringLength*.

**CompCode (MQLONG)-výstup**

Kód dokončení.

**Reason (MQLONG)-výstup**

Kód příčiny kvalifikující *CompCode*.

V volání *mqInquireByteString* mohou být vráceny následující kódy příčiny označující chybové a varovné podmínky:

**CHYBA MQRC\_BUFFER\_ERROR**

Parametr vyrovnávací paměti není platný (neplatná adresa parametru nebo vyrovnávací paměť není zcela přístupná).

**CHYBA MQRC\_BUFFER\_LENGTH\_ERROR**

Délka vyrovnávací paměti není platná.

**CHYBA MQRC\_HBAG\_ERROR**

Ovladač balíku není platný.

**CHYBA MQRC\_INDEX\_ERROR**

Index není platný (index negativní a nikoli MQIND\_NONE, nebo MQIND\_NONE určený s jednou z hodnot MQSEL\_ANY\_xxx\_SELECTOR).

**MQRC\_INDEX\_NOT\_PRESENT**

V rámci balíku pro daný selektor není k dispozici žádná položka s uvedeným indexem.

**MQRC\_SELECTOR\_NOT\_PRESENT**

V rámci balíku není přítomna žádná položka s uvedeným selektorem.

**MQRC\_SELECTOR\_NOT\_SUPPORTED**

Určený selektor systému není podporován rozhraním MQAI.

**MQRC\_SELECTOR\_NOT\_UNIQUE**

Hodnota MQIND\_NONE byla určena, pokud je v balíku přítomen více než jeden výskyt zadaného selektoru.

**MQRC\_SELECTOR\_OUT\_OF\_RANGE**

Selektor není v platném rozsahu pro volání.

**MQRC\_SELECTOR\_NEOPRÁVNĚNÝ\_TYP**

Datová položka má špatný datový typ pro volání.

**MQRC\_STORAGE\_NOT\_AVAILABLE**

Není k dispozici dostatečný úložný prostor.

**CHYBA MQRC\_STRING\_LENGTH\_ERROR**

Parametr *ByteStringLength* je neplatný (neplatná adresa parametru).

**MQRC\_STRING\_ZKRÁCENÁ**

Data jsou příliš dlouhá pro výstupní vyrovnávací paměť a byla zkrácena.

## Vyvolání jazyka C pro mqInquireByteString

```
mqInquireByteString (Bag, Selector, ItemIndex,  
BufferLength, Buffer, &StringLength, &CompCode, &Reason);
```

Deklarujte parametry následujícím způsobem:

```
MQHBAG   Bag;           /* Bag handle */  
MQLONG   Selector;      /* Selector */  
MQLONG   ItemIndex;     /* Item index */  
MQLONG   BufferLength;  /* Buffer length */  
PMQBYTE  Buffer;        /* Buffer to contain string */  
MQLONG   ByteStringLength; /* Length of byte string returned */  
MQLONG   CompCode;     /* Completion code */  
MQLONG   Reason;       /* Reason code qualifying CompCode */
```

## Vyvolání Visual Basic pro mqInquireByteString

(Podporováno pouze na systému Windows .)

```
mqInquireByteString Bag, Selector, ItemIndex,  
BufferLength, Buffer, StringLength, CompCode, Reason
```

Deklarujte parametry následujícím způsobem:

```
Dim Bag           As Long   'Bag handle'  
Dim Selector      As Long   'Selector'  
Dim ItemIndex     As Long   'Item index'  
Dim BufferLength  As Long   'Buffer length'  
Dim Buffer         As Byte   'Buffer to contain string'  
Dim ByteStringLength As Long 'Length of byte string returned'  
Dim CompCode     As Long   'Completion code'  
Dim Reason       As Long   'Reason code qualifying CompCode'
```

## Filtr mqInquireByteString

Volání filtru mqInquireByteString požaduje hodnotu a operátor položky filtru bajtového řetězce, která se nachází v balíku. Datová položka může být uživatelská položka nebo systémová položka.

### Syntaxe pro filtr mqInquireByteString

**Filtr mqInquireByteString (Bag, Selector, ItemIndex, Bufferlength, Buffer, ByteStringLength, Operator, CompCode, Reason)**

### Parametry pro filtr mqInquireByteString

#### **Bag (MQHBAG)-vstup**

Manipulace s pytlem, k němuž se dotaz vztahuje. Taška může být uživatelská kabelka nebo systémový balík.

#### **Selector (MQLONG)-vstup**

Výběr položky, na kterou se dotaz vztahuje.

Je-li selektor menší než nula (to znamená selektor systému), selektor musí být takový, který je podporován rozhraním MQAI; MQRC\_SELECTOR\_NOT\_SUPPORTED výsledků, pokud takový není.

Určený selektor musí být přítomen v balíku; výsledky MQRC\_SELECTOR\_NOT\_PRESENT, pokud tomu tak není.



Datový typ položky musí být stejný jako datový typ odvozený voláním;  
MQR\_SELECTOR\_WRONG\_TYPE vede k výsledku, pokud není.

Pro *Selector* lze zadat následující speciální hodnoty:

#### **SELEKTOR MQSEL\_ANY\_SELECTOR**

Položka, která má být dotazovaná, je uživatelská nebo systémová položka identifikovaná produktem *ItemIndex*.

#### **SELEKTOR MQSEL\_ANY\_USER\_SELECTOR**

Položka, která má být dotazovaná, je uživatelská položka identifikovaná produktem *ItemIndex*.

#### **SELEKTOR MQSEL\_ANY\_SYSTEM\_SELECTOR**

Položka, která má být dotazovaná, je systémová položka označená *ItemIndex*.

### ***ItemIndex* (MQLONG)-vstup**

Index datové položky, na kterou se dotaz vztahuje. Hodnota musí být nula nebo větší, nebo speciální hodnota MQIND\_NONE. Je-li hodnota menší než nula a hodnota MQIND\_NONE, má být výsledkem MQR\_INDEX\_ERROR. Pokud položka ještě není přítomna v tašce, výsledky MQR\_INDEX\_NOT\_PRESENT. Je možné zadat následující speciální hodnotu:

#### **MQIND\_NONE**

Tato hodnota určuje, že v balíku musí být pouze jeden výskyt selektoru. Pokud existuje více než jeden výskyt, výsledky MQR\_SELECTOR\_NOT\_UNIQUE.

Je-li pro parametr *Selector* zadán parametr MQSEL\_ANY\_SELECTOR, *ItemIndex* je index vzhledem k sadě položek, které obsahuje jak uživatelské položky, tak i systémové položky, a musí být nula nebo větší.

Je-li pro parametr *Selector* zadán parametr MQSEL\_ANY\_USER\_SELECTOR, *ItemIndex* je index relativní vzhledem k sadě uživatelských položek a musí být nula nebo větší.

Je-li parametr MQSEL\_ANY\_SYSTEM\_SELECTOR zadán pro *Selector*, *ItemIndex* je index relativní k sadě systémových položek a musí být nula nebo větší.

Je-li zadána explicitní hodnota selektoru, *ItemIndex* je index vzhledem k sadě položek, které mají tuto hodnotu selektoru, a může být MQIND\_NONE, nula nebo vyšší.

### ***BufferLength* (MQLONG)-vstup**

Délka vyrovnávací paměti v bajtech pro přijetí bajtového řetězce podmínky. Nula je platná hodnota.

### ***Buffer* (MQBYTE x *BufferLength*) -výstup**

Vyrovnávací paměť pro příjem bajtového řetězce podmínky. Délka je dána parametrem *BufferLength*. Je-li zadána nula pro *BufferLength*, lze ukazatel null zadat pro adresu parametru *Buffer*; ve všech ostatních případech musí být pro argument *Buffer* zadána platná (nenulová) adresa.

Řetězec je doplněn mezerami do délky vyrovnávací paměti; řetězec není ukončený znakem null. Pokud je řetězec delší než vyrovnávací paměť, řetězec je oříznut, aby se vešel; v tomto případě *ByteStringLength* označuje velikost vyrovnávací paměti potřebné pro umístění řetězce bez oříznutí.

### ***ByteStringLength* (MQLONG)-výstup**

Délka řetězcového řetězce obsaženého v balíku v bajtech. Je-li argument *Buffer* příliš malý, je délka vráceného řetězce menší než *StringLength*.

### ***Operator* (MQLONG)-výstup**

Operátor filtru bajtového řetězce v balíku.

## CompCode (MQLONG)-výstup

Kód dokončení.

## Reason (MQLONG)-výstup

Kód příčiny kvalifikující *CompCode*.

Následující kódy příčiny označující chyby a varovné podmínky mohou být vráceny z volání filtru `mqInquireByteString`:

### CHYBA MQR\_C\_BUFFER\_ERROR

Parametr vyrovnávací paměti není platný (neplatná adresa parametru nebo vyrovnávací paměť není zcela přístupná).

### CHYBA\_MQR\_C\_BUFFER\_LENGTH\_ERROR

Délka vyrovnávací paměti není platná.

### CHYBA MQR\_C\_FILTER\_OPERATOR\_ERROR

Operátor filtru není platný.

### CHYBA MQR\_C\_HBAG\_ERROR

Ovladač balíku není platný.

### CHYBA MQR\_C\_INDEX\_ERROR

Index není platný (index negativní a nikoli `MQIND_NONE`, nebo `MQIND_NONE` určený s jednou z hodnot `MQSEL_ANY_xxx_SELECTOR`).

### MQR\_C\_INDEX\_NOT\_PRESENT

V rámci balíku pro daný selektor není k dispozici žádná položka s uvedeným indexem.

### MQR\_C\_SELECTOR\_NOT\_PRESENT

V rámci balíku není přítomna žádná položka s uvedeným selektorem.

### MQR\_C\_SELECTOR\_NOT\_SUPPORTED

Určený selektor systému není podporován rozhraním MQAI.

### MQR\_C\_SELECTOR\_NOT\_UNIQUE

Hodnota `MQIND_NONE` byla určena, pokud je v balíku přítomen více než jeden výskyt zadaného selektoru.

### MQR\_C\_SELECTOR\_OUT\_OF\_RANGE

Selektor není v platném rozsahu pro volání.

### MQR\_C\_SELECTOR\_NEOPRÁVNĚNÝ\_TYP

Datová položka má špatný datový typ pro volání.

### MQR\_C\_STORAGE\_NOT\_AVAILABLE

Není k dispozici dostatečný úložný prostor.

### CHYBA MQR\_C\_STRING\_LENGTH\_ERROR

Parametr *ByteStringLength* je neplatný (neplatná adresa parametru).

### MQR\_C\_STRING\_ZKRÁCENÁ

Data jsou příliš dlouhá pro výstupní vyrovnávací paměť a byla zkrácena.

## Vyvolání jazyka C pro filtr `mqInquireByteString`

```
mqInquireByteStringFilter (Bag, Selector, ItemIndex,  
BufferLength, Buffer, &ByteStringLength, &Operator, &CompCode, &Reason);
```

Deklarujte parametry následujícím způsobem:

```
MQHBAG   Bag;           /* Bag handle */  
MQLONG   Selector;     /* Selector */  
MQLONG   ItemIndex;    /* Item index */  
MQLONG   BufferLength;  /* Buffer length */  
PMQBYTE  Buffer;        /* Buffer to contain string */  
MQLONG   ByteStringLength; /* Length of string returned */
```

```

MQLONG  Operator      /* Item operator */
PMQLONG CompCode;    /* Completion code */
PMQLONG Reason;      /* Reason code qualifying CompCode */

```

## Vyvolání Visual Basic pro filtr mqInquireByteString

(Podporováno pouze na systému Windows .)

```

mqInquireByteStringFilter Bag, Selector, ItemIndex,
BufferLength, Buffer, ByteStringLength,
Operator, CompCode, Reason

```

Deklarujte parametry následujícím způsobem:

```

Dim Bag           As Long   'Bag handle'
Dim Selector      As Long   'Selector'
Dim ItemIndex     As Long   'Item index'
Dim BufferLength  As Long   'Buffer length'
Dim Buffer        As String  'Buffer to contain string'
Dim ByteStringLength As Long 'Length of byte string returned'
Dim Operator      As Long   'Operator'
Dim CompCode     As Long   'Completion code'
Dim Reason       As Long   'Reason code qualifying CompCode'

```

## Integer mqInquire

Volání typu Integer mqInquirepožaduje hodnotu celočíselné datové položky, která se nachází v balíku. Datová položka může být uživatelská položka nebo systémová položka.

## Syntaxe pro celé číslo mqInquire

**Celé číslo mqInquire** (*Bag, Selector, ItemIndex, ItemValue, CompCode, Reason*)

## Parametry pro celé číslo mqInquire

### **Bag (MQHBAG)-vstup**

Manipulace s pytlem, k němuž se dotaz vztahuje. Taška může být uživatelská kabelka nebo systémový balík.

### **Selector (MQLONG)-vstup**

Selektor identifikující položku, na kterou se dotaz vztahuje.

Je-li selektor menší než nula (systémový selektor), selektor musí být takový, který je podporován rozhraním MQAI; MQRC\_SELECTOR\_NOT\_SUPPORTED výsledků, pokud takový není.

Určený selektor musí být přítomen v balíku; výsledky MQRC\_SELECTOR\_NOT\_PRESENT, pokud tomu tak není.

Datový typ položky musí souhlasit s datovým typem odvozeném z volání; MQRC\_SELECTOR\_WRONG\_TYPE výsledků, pokud není.

Pro *Selector* lze zadat následující speciální hodnoty:

#### **SELEKTOR MQSEL\_ANY\_SELECTOR**

Položka, která má být dotazovaná, je uživatelská nebo systémová položka identifikovaná produktem *ItemIndex*.

#### **SELEKTOR MQSEL\_ANY\_USER\_SELECTOR**

Položka, která má být dotazovaná, je uživatelská položka identifikovaná produktem *ItemIndex*.

#### **SELEKTOR MQSEL\_ANY\_SYSTEM\_SELECTOR**

Položka, která má být dotazovaná, je systémová položka označená *ItemIndex*.

### **ItemIndex (MQLONG)-vstup**

Index datové položky, na kterou se dotaz vztahuje. Hodnota musí být nula nebo větší, nebo speciální hodnota MQIND\_NONE. Je-li hodnota menší než nula a není MQIND\_NONE, výsledky MQRC\_INDEX\_ERROR. Pokud položka ještě není přítomna v tašce, výsledky MQRC\_INDEX\_NOT\_PRESENT. Je možné zadat následující speciální hodnotu:

#### **MQIND\_NONE**

Tato hodnota určuje, že v balíku musí být pouze jeden výskyt selektoru. Pokud existuje více než jeden výskyt, výsledky MQRC\_SELECTOR\_NOT\_UNIQUE.

Je-li parametr MQSEL\_ANY\_SELECTOR zadán pro *Selector*, *ItemIndex* je index vzhledem k sadě položek, které obsahuje jak uživatelské položky, tak systémové položky, a musí být nula nebo větší.

Je-li hodnota MQSEL\_ANY\_USER\_SELECTOR zadána pro *Selector*, *ItemIndex* je index relativní k sadě uživatelských položek a musí být nula nebo větší.

Je-li parametr MQSEL\_ANY\_SYSTEM\_SELECTOR zadán pro *Selector*, *ItemIndex* je index relativní k sadě systémových položek a musí být nula nebo větší.

Je-li zadána explicitní hodnota selektoru, *ItemIndex* je index vzhledem k sadě položek, které mají tuto hodnotu selektoru, a může být MQIND\_NONE, nula nebo vyšší.

### **ItemValue (MQLONG)-výstup**

Hodnota položky v balíku.

### **CompCode (MQLONG)-výstup**

Kód dokončení.

### **Reason (MQLONG)-výstup**

Kód příčiny kvalifikující *CompCode*.

Z celočíselného volání mqInquire lze vrátit následující kódy příčiny označující chybové stavy:

#### **CHYBA MQRC\_HBAG\_ERROR**

Ovladač balíku není platný.

#### **CHYBA MQRC\_INDEX\_ERROR**

Index není platný (index negativní a nikoli MQIND\_NONE, nebo MQIND\_NONE určený s jednou z hodnot MQSEL\_ANY\_XXX\_SELECTOR).

#### **MQRC\_INDEX\_NOT\_PRESENT**

V rámci balíku pro daný selektor není k dispozici žádná položka s uvedeným indexem.

#### **CHYBA MQRC\_ITEM\_VALUE\_ERROR**

Parametr *ItemValue* je neplatný (neplatná adresa parametru).

#### **MQRC\_SELECTOR\_NOT\_PRESENT**

V rámci balíku není přítomna žádná položka s uvedeným selektorem.

#### **MQRC\_SELECTOR\_NOT\_SUPPORTED**

Určený selektor systému není podporován rozhraním MQAI.

#### **MQRC\_SELECTOR\_NOT\_UNIQUE**

Hodnota MQIND\_NONE byla určena, pokud je v balíku přítomen více než jeden výskyt zadaného selektoru.

#### **MQRC\_SELECTOR\_OUT\_OF\_RANGE**

Selektor není v platném rozsahu pro volání.

#### **MQRC\_SELECTOR\_NEOPRÁVNĚNÝ\_TYP**

Datová položka má špatný datový typ pro volání.

#### **MQRC\_STORAGE\_NOT\_AVAILABLE**

Není k dispozici dostatečný úložný prostor.

## Vyvolání jazyka C pro celé číslo mqInquire

```
mqInquireInteger (Bag, Selector, ItemIndex, &ItemValue,  
&CompCode, &Reason);
```

Deklarujte parametry následujícím způsobem:

```
MQHBAG   Bag;           /* Bag handle */  
MQLONG   Selector;      /* Selector */  
MQLONG   ItemIndex;     /* Item index */  
MQLONG   ItemValue;     /* Item value */  
MQLONG   CompCode;      /* Completion code */  
MQLONG   Reason;        /* Reason code qualifying CompCode */
```

## Vyvolání Visual Basic pro typ Integer mqInquire

(Podporováno pouze na systému Windows .)

```
mqInquireInteger Bag, Selector, ItemIndex, ItemValue,  
CompCode, Reason
```

Deklarujte parametry následujícím způsobem:

```
Dim Bag      As Long 'Bag handle'  
Dim Selector As Long 'Selector'  
Dim ItemIndex As Long 'Item index'  
Dim ItemValue As Long 'Item value'  
Dim CompCode As Long 'Completion code'  
Dim Reason   As Long 'Reason code qualifying CompCode'
```

## mqInquireInteger64

Volání mqInquireInteger64 vyžaduje hodnotu 64bitové celočíselné datové položky, která se nachází v balíku. Datová položka může být uživatelská položka nebo systémová položka.

### Syntaxe pro mqInquireInteger64

**mqInquireInteger64 (Bag, Selector, ItemIndex, ItemValue, CompCode, Reason)**

### Parametry příkazu mqInquireInteger64

#### **Bag (MQHBAG)-vstup**

Manipulace s pytlem, k němuž se dotaz vztahuje. Taška může být uživatelská kabelka nebo systémový balík.

#### **Selector (MQLONG)-vstup**

Selektor identifikující položku, na kterou se dotaz vztahuje.

Je-li selektor menší než nula (systémový selektor), selektor musí být takový, který je podporován rozhraním MQAI; MQRC\_SELECTOR\_NOT\_SUPPORTED výsledků, pokud takový není.

Určený selektor musí být přítomen v balíku; výsledky MQRC\_SELECTOR\_NOT\_PRESENT, pokud tomu tak není.

Datový typ položky musí souhlasit s datovým typem odvozeném z volání; MQRC\_SELECTOR\_WRONG\_TYPE výsledků, pokud není.

Pro *Selector* lze zadat následující speciální hodnoty:

**SELEKTOR MQSEL\_ANY\_SELECTOR**

Položka, která má být dotazovaná, je uživatelská nebo systémová položka identifikovaná produktem *ItemIndex*.

**SELEKTOR MQSEL\_ANY\_USER\_SELECTOR**

Položka, která má být dotazovaná, je uživatelská položka identifikovaná produktem *ItemIndex*.

**SELEKTOR MQSEL\_ANY\_SYSTEM\_SELECTOR**

Položka, která má být dotazovaná, je systémová položka označená *ItemIndex*.

**ItemIndex (MQLONG)-vstup**

Index datové položky, na kterou se dotaz vztahuje. Hodnota musí být nula nebo větší, nebo speciální hodnota MQIND\_NONE. Je-li hodnota menší než nula a není MQIND\_NONE, výsledky MQRC\_INDEX\_ERROR. Pokud položka ještě není přítomna v tašce, výsledky MQRC\_INDEX\_NOT\_PRESENT. Je možné zadat následující speciální hodnotu:

**MQIND\_NONE**

Tato hodnota určuje, že v balíku musí být pouze jeden výskyt selektoru. Pokud existuje více než jeden výskyt, výsledky MQRC\_SELECTOR\_NOT\_UNIQUE.

Je-li parametr MQSEL\_ANY\_SELECTOR zadán pro *Selector*, *ItemIndex* je index vzhledem k sadě položek, které obsahuje jak uživatelské položky, tak systémové položky, a musí být nula nebo větší.

Je-li hodnota MQSEL\_ANY\_USER\_SELECTOR zadána pro *Selector*, *ItemIndex* je index relativní k sadě uživatelských položek a musí být nula nebo větší.

Je-li parametr MQSEL\_ANY\_SYSTEM\_SELECTOR zadán pro *Selector*, *ItemIndex* je index relativní k sadě systémových položek a musí být nula nebo větší.

Je-li zadána explicitní hodnota selektoru, *ItemIndex* je index vzhledem k sadě položek, které mají tuto hodnotu selektoru, a může být MQIND\_NONE, nula nebo vyšší.

**ItemValue (MQINT64)-výstup**

Hodnota položky v balíku.

**CompCode (MQLONG)-výstup**

Kód dokončení.

**Reason (MQLONG)-výstup**

Kód příčiny kvalifikující *CompCode*.

Z volání mqInquireInteger64 mohou být vráceny následující kódy příčiny označující chybové stavy:

**CHYBA MQRC\_HBAG\_ERROR**

Ovladač balíku není platný.

**CHYBA MQRC\_INDEX\_ERROR**

Index není platný (index negativní a nikoli MQIND\_NONE, nebo MQIND\_NONE určený s jednou z hodnot MQSEL\_ANY\_XXX\_SELECTOR).

**MQRC\_INDEX\_NOT\_PRESENT**

V rámci balíku pro daný selektor není k dispozici žádná položka s uvedeným indexem.

**CHYBA MQRC\_ITEM\_VALUE\_ERROR**

Parametr *ItemValue* je neplatný (neplatná adresa parametru).

**MQRC\_SELECTOR\_NOT\_PRESENT**

V rámci balíku není přítomna žádná položka s uvedeným selektorem.

**MQRC\_SELECTOR\_NOT\_SUPPORTED**

Určený selektor systému není podporován rozhraním MQAI.

**MQRC\_SELECTOR\_NOT\_UNIQUE**

Hodnota MQIND\_NONE byla určena, pokud je v balíku přítomen více než jeden výskyt zadaného selektoru.

### **MQRC\_SELECTOR\_OUT\_OF\_RANGE**

Selektor není v platném rozsahu pro volání.

### **MQRC\_SELECTOR\_NEOPRÁVNĚNÝ\_TYP**

Datová položka má špatný datový typ pro volání.

### **MQRC\_STORAGE\_NOT\_AVAILABLE**

Není k dispozici dostatečný úložný prostor.

## **Vyvolání jazyka C pro mqInquireInteger64**

```
mqInquireInteger64 (Bag, Selector, ItemIndex, &ItemValue,  
&CompCode, &Reason);
```

Deklarujte parametry následujícím způsobem:

```
MQHBAG    Bag;           /* Bag handle */  
MQLONG    Selector;      /* Selector */  
MQLONG    ItemIndex;     /* Item index */  
MQINT64   ItemValue;     /* Item value */  
MQLONG    CompCode;      /* Completion code */  
MQLONG    Reason;        /* Reason code qualifying CompCode */
```

## **Vyvolání Visual Basic pro mqInquireInteger64**

(Podporováno pouze na systému Windows .)

```
mqInquireInteger64 Bag, Selector, ItemIndex, ItemValue,  
CompCode, Reason
```

Deklarujte parametry následujícím způsobem:

```
Dim Bag      As Long 'Bag handle'  
Dim Selector As Long 'Selector'  
Dim ItemIndex As Long 'Item index'  
Dim ItemValue As Long 'Item value'  
Dim CompCode As Long 'Completion code'  
Dim Reason   As Long 'Reason code qualifying CompCode'
```

## **mqInquireIntegerFilter**

Volání mqInquireIntegerFilter vyžaduje zadání hodnoty a operátoru celočíselné položky filtru, která se nachází v balíku. Datová položka může být uživatelská položka nebo systémová položka.

### **Syntaxe pro mqInquireIntegerFilter**

**mqInquireIntegerFilter (Bag, Selector, ItemIndex, ItemValue, Operator, CompCode, Reason)**

### **Parametry pro mqInquireIntegerFilter**

#### **Bag (MQHBAG)-vstup**

Manipulace s pytlem, k němuž se dotaz vztahuje. Taška může být uživatelská kabelka nebo systémový balík.

#### **Selector (MQLONG)-vstup**

Selektor identifikující položku, na kterou se dotaz vztahuje.

Je-li selektor menší než nula (systémový selektor), selektor musí být takový, který je podporován rozhraním MQAI; MQRC\_SELECTOR\_NOT\_SUPPORTED výsledků, pokud takový není.

Určený selektor musí být přítomen v balíku; výsledky MQR\_SELECTOR\_NOT\_PRESENT, pokud tomu tak není.

Datový typ položky musí souhlasit s datovým typem odvozeném z volání; MQR\_SELECTOR\_WRONG\_TYPE výsledků, pokud není.

Pro *Selector* lze zadat následující speciální hodnoty:

**SELEKTOR MQSEL\_ANY\_SELECTOR**

Položka, která má být dotazovaná, je uživatelská nebo systémová položka identifikovaná produktem *ItemIndex*.

**SELEKTOR MQSEL\_ANY\_USER\_SELECTOR**

Položka, která má být dotazovaná, je uživatelská položka identifikovaná produktem *ItemIndex*.

**SELEKTOR MQSEL\_ANY\_SYSTEM\_SELECTOR**

Položka, která má být dotazovaná, je systémová položka označená *ItemIndex*.

***ItemIndex* (MQLONG)-vstup**

Index datové položky, na kterou se dotaz vztahuje. Hodnota musí být nula nebo větší, nebo speciální hodnota MQIND\_NONE. Je-li hodnota menší než nula a není MQIND\_NONE, výsledky MQR\_INDEX\_ERROR. Pokud položka ještě není přítomna v tašce, výsledky MQR\_INDEX\_NOT\_PRESENT. Je možné zadat následující speciální hodnotu:

**MQIND\_NONE**

Tato hodnota určuje, že v balíku musí být pouze jeden výskyt selektoru. Pokud existuje více než jeden výskyt, výsledky MQR\_SELECTOR\_NOT\_UNIQUE.

Je-li parametr MQSEL\_ANY\_SELECTOR zadán pro *Selector*, *ItemIndex* je index vzhledem k sadě položek, které obsahuje jak uživatelské položky, tak systémové položky, a musí být nula nebo větší.

Je-li hodnota MQSEL\_ANY\_USER\_SELECTOR zadána pro *Selector*, *ItemIndex* je index relativní k sadě uživatelských položek a musí být nula nebo větší.

Je-li parametr MQSEL\_ANY\_SYSTEM\_SELECTOR zadán pro *Selector*, *ItemIndex* je index relativní k sadě systémových položek a musí být nula nebo větší.

Je-li zadána explicitní hodnota selektoru, *ItemIndex* je index vzhledem k sadě položek, které mají tuto hodnotu selektoru, a může být MQIND\_NONE, nula nebo vyšší.

***ItemValue* (MQLONG)-výstup**

Hodnota podmínky.

***Operator* (MQLONG)-výstup**

Celočíselný operátor filtru v balíku.

***CompCode* (MQLONG)-výstup**

Kód dokončení.

***Reason* (MQLONG)-výstup**

Kód příčiny kvalifikující *CompCode*.

V volání mqInquireIntegerFilter mohou být vráceny následující kódy příčiny označující chybové stavy:

**CHYBA MQR\_FILTER\_OPERATOR\_ERROR**

Operátor filtru není platný.

**CHYBA MQR\_HBAG\_ERROR**

Ovladač balíku není platný.

**CHYBA MQR\_INDEX\_ERROR**

Index není platný (index negativní a nikoli MQIND\_NONE, nebo MQIND\_NONE určený s jednou z hodnot MQSEL\_ANY\_xxx\_SELECTOR).

**MQR\_INDEX\_NOT\_PRESENT**

V rámci balíku pro daný selektor není k dispozici žádná položka s uvedeným indexem.



**CHYBA MQR\_C\_ITEM\_VALUE\_ERROR**

Parametr *ItemValue* je neplatný (neplatná adresa parametru).

**MQR\_SELECTOR\_NOT\_PRESENT**

V rámci balíku není přítomna žádná položka s uvedeným selektorem.

**MQR\_SELECTOR\_NOT\_SUPPORTED**

Určený selektor systému není podporován rozhraním MQAI.

**MQR\_SELECTOR\_NOT\_UNIQUE**

Hodnota MQIND\_NONE byla určena, pokud je v balíku přítomen více než jeden výskyt zadaného selektoru.

**MQR\_SELECTOR\_OUT\_OF\_RANGE**

Selektor není v platném rozsahu pro volání.

**MQR\_SELECTOR\_NEOPRÁVNĚNÝ\_TYP**

Datová položka má špatný datový typ pro volání.

**MQR\_STORAGE\_NOT\_AVAILABLE**

Není k dispozici dostatečný úložný prostor.

**Vyvolání jazyka C pro příkaz mqInquireIntegerFilter**

```
mqInquireIntegerFilter (Bag, Selector, ItemIndex, &ItemValue,
&Operator, &CompCode, &Reason);
```

Deklarujte parametry následujícím způsobem:

```
MQHBAG   Bag;           /* Bag handle */
MQLONG   Selector;     /* Selector */
MQLONG   ItemIndex;    /* Item index */
MQLONG   ItemValue;    /* Item value */
MQLONG   Operator;     /* Item operator */
MQLONG   CompCode;     /* Completion code */
MQLONG   Reason;       /* Reason code qualifying CompCode */
```

**Vyvolání Visual Basic pro mqInquireIntegerFilter**

(Podporováno pouze na systému Windows .)

```
mqInquireIntegerFilter Bag, Selector, ItemIndex, ItemValue,
Operator, CompCode, Reason
```

Deklarujte parametry následujícím způsobem:

```
Dim Bag       As Long 'Bag handle'
Dim Selector  As Long 'Selector'
Dim ItemIndex As Long 'Item index'
Dim ItemValue As Long 'Item value'
Dim Operator  As Long 'Item operator'
Dim CompCode  As Long 'Completion code'
Dim Reason    As Long 'Reason code qualifying CompCode'
```

**mqInquireItemInfo**

Volání mqInquireItemInfo vrací informace o zadané položce v balíku. Datová položka může být uživatelská položka nebo systémová položka.

## Syntaxe pro mqInquireItemInfo

**mqInquireItemInfo** (*Bag, Selector, ItemIndex, ItemType, OutSelector, CompCode, Reason*)

### Parametry pro příkaz mqInquireItemInfo

#### **Bag (MQHBAG)-vstup**

Zacházejte s taškou, která má být vyšetřena.

Taška může být uživatelská kabelka nebo systémový balík.

#### **Selector (MQLONG)-vstup**

Selektor identifikující položku, která má být dotazovaná.

Je-li selektor menší než nula (to znamená selektor systému), selektor musí být takový, který je podporován rozhraním MQAI; MQRC\_SELECTOR\_NOT\_SUPPORTED výsledků, pokud takový není.

Určený selektor musí být přítomen v balíku; výsledky MQRC\_SELECTOR\_NOT\_PRESENT, pokud tomu tak není.

Pro Selector lze zadat následující speciální hodnoty:

#### **SELEKTOR MQSEL\_ANY\_SELECTOR**

Položka, která má být dotazovaná, je uživatelem nebo systémovou položkou identifikovanou argumentem ItemIndex .

#### **SELEKTOR MQSEL\_ANY\_USER\_SELECTOR**

Položka, která má být dotazovaná, je uživatelská položka identifikovaná parametrem ItemIndex .

#### **SELEKTOR MQSEL\_ANY\_SYSTEM\_SELECTOR**

Položka, která má být dotazovaná, je systémová položka identifikovaná parametrem ItemIndex .

#### **ItemIndex (MQLONG)-vstup**

Index datové položky, která má být dotazovaná.

Položka musí být přítomna v rámci balíku; vlastnost MQRC\_INDEX\_NOT\_PRESENT, pokud není.

Hodnota musí být nula nebo větší, nebo následující speciální hodnota:

#### **MQIND\_NONE**

Tato hodnota určuje, že v balíku musí být pouze jeden výskyt selektoru. Pokud existuje více než jeden výskyt, výsledky MQRC\_SELECTOR\_NOT\_UNIQUE.

Je-li zadán parametr MQSEL\_ANY\_SELECTOR pro argument Selector , argument ItemIndex je index vzhledem k sadě položek, které obsahuje jak uživatelské položky, tak systémové položky, a musí být nula nebo větší.

Je-li parametr MQSEL\_ANY\_USER\_SELECTOR zadán pro argument Selector , argument ItemIndex je index vzhledem k sadě systémových položek a musí být nula nebo větší.

Je-li parametr MQSEL\_ANY\_SYSTEM\_SELECTOR zadán pro argument Selector , argument ItemIndex je index vzhledem k sadě systémových položek a musí mít hodnotu nula nebo větší. Je-li zadána explicitní hodnota selektoru, argument ItemIndex je index vzhledem k sadě položek, které mají tuto hodnotu selektoru a může být MQIND\_NONE, nula nebo vyšší.

#### **ItemType (MQLONG)-výstup**

Datový typ zadané datové položky.

Mohou být vráceny následující údaje:

#### **MQITEM\_BAG**

Zabalte položku do pole.

#### **ŘETĚZEC MQITEM\_BYTE\_STRING**

Řetězec bajtů.

**MQITEM\_INTEGER**

Celočíselná položka.

**MQITEM\_INTEGER\_FILTER**

Celočíselný filtr.

**MQITEM\_INTEGER64**

64-bitová celočíselná položka.

**ŘETĚZEC MQITEM\_STRING**

Položka znakovém řetězce.

**FILTR MQITEM\_STRING\_FILTER**

Řetězcový filtr.

**OutSelector (MQLONG)-výstup**

Selektor zadané datové položky.

**CompCode (MQLONG)-výstup**

Kód dokončení.

**Reason (MQLONG)-výstup**Kód příčiny kvalifikující *CompCode*.Z volání `mqInquireItemInfo` lze vrátit následující kódy příčiny týkající se chybových stavů:**CHYBA MQRC\_HBAG\_ERROR**

Ovladač balíku není platný.

**CHYBA MQRC\_INDEX\_ERROR**

MQIND\_NONE zadán s jedním z hodnot MQSEL\_ANY\_XXX\_SELECTOR.

**MQRC\_INDEX\_NOT\_PRESENT**

V rámci balíku pro daný selektor není k dispozici žádná položka s uvedeným indexem.

**CHYBA MQRC\_ITEM\_TYPE\_ERROR**Parametr `ItemType` je neplatný (neplatná adresa parametru).**CHYBA MQRC\_OUT\_SELECTOR\_ERROR**Parametr `OutSelector` je neplatný (neplatná adresa parametru).**MQRC\_SELECTOR\_NOT\_PRESENT**

V rámci balíku není přítomna žádná položka s uvedeným selektorem.

**MQRC\_SELECTOR\_NOT\_SUPPORTED**

Určený selektor systému není podporován rozhraním MQAI.

**MQRC\_SELECTOR\_NOT\_UNIQUE**

Hodnota MQIND\_NONE byla určena, pokud je v balíku přítomen více než jeden výskyt zadaného selektoru.

**MQRC\_SELECTOR\_OUT\_OF\_RANGE**

Selektor není v platném rozsahu pro volání.

**MQRC\_STORAGE\_NOT\_AVAILABLE**

Není k dispozici dostatečný úložný prostor.

**Vyvolání jazyka C pro mqInquireItemInfo**

```
mqInquireItemInfo (Bag, Selector, ItemIndex, &OutSelector, &ItemType,
&CompCode, &Reason);
```

Deklarujte parametry následujícím způsobem:

```
MQHBAG   Bag;           /* Bag handle */
MQLONG   Selector;     /* Selector identifying item */
```

```

MQLONG  ItemIndex;      /* Index of data item */
MQLONG  OutSelector;   /* Selector of specified data item */
MQLONG  ItemType;     /* Data type of data item */
MQLONG  CompCode;     /* Completion code */
MQLONG  Reason;       /* Reason code qualifying CompCode */

```

## Vyvolání Visual Basic pro mqInquireItemInfo

(Podporováno pouze na systému Windows .)

```

mqInquireItemInfo Bag, Selector, ItemIndex, OutSelector, ItemType,
CompCode, Reason

```

Deklarujte parametry následujícím způsobem:

```

Dim Bag          As Long 'Bag handle'
Dim Selector     As Long 'Selector identifying item'
Dim ItemIndex    As Long 'Index of data item'
Dim OutSelector  As Long 'Selector of specified data item'
Dim ItemType     As Long 'Data type of data item'
Dim CompCode     As Long 'Completion code'
Dim Reason       As Long 'Reason code qualifying CompCode'

```

## Řetězec mqInquire

Volání řetězcového volání mqInquirevyžádá hodnotu znakové datové položky, která se nachází v balíku. Datová položka může být uživatelská položka nebo systémová položka.

## Syntaxe pro řetězec mqInquire

**Řetězec mqInquire (Bag, Selector, ItemIndex, Bufferlength, Buffer, StringLength, CodedCharSetId, CompCode, Reason)**

## Parametry pro řetězec mqInquire

### Bag (MQHBAG)-vstup

Manipulace s pytlem, k němuž se dotaz vztahuje. Taška může být uživatelská kabelka nebo systémový balík.

### Selector (MQLONG)-vstup

Výběr položky, na kterou se dotaz vztahuje.

Je-li selektor menší než nula (to znamená selektor systému), selektor musí být takový, který je podporován rozhraním MQAI; MQRC\_SELECTOR\_NOT\_SUPPORTED výsledků, pokud takový není.

Určený selektor musí být přítomen v balíku; výsledky MQRC\_SELECTOR\_NOT\_PRESENT, pokud tomu tak není.

Datový typ položky musí být stejný jako datový typ odvozený voláním; MQRC\_SELECTOR\_WRONG\_TYPE vede k výsledku, pokud není.

Pro *Selector* lze zadat následující speciální hodnoty:

#### SELEKTOR MQSEL\_ANY\_SELECTOR

Položka, která má být dotazovaná, je uživatelská nebo systémová položka identifikovaná produktem *ItemIndex*.

#### SELEKTOR MQSEL\_ANY\_USER\_SELECTOR

Položka, která má být dotazovaná, je uživatelská položka identifikovaná produktem *ItemIndex*.

## SELEKTOR MQSEL\_ANY\_SYSTEM\_SELECTOR

Položka, která má být dotazovaná, je systémová položka označená *ItemIndex*.

### **ItemIndex (MQLONG)-vstup**

Index datové položky, na kterou se dotaz vztahuje. Hodnota musí být nula nebo větší, nebo speciální hodnota MQIND\_NONE. Je-li hodnota menší než nula a hodnota MQIND\_NONE, má být výsledkem MQRC\_INDEX\_ERROR. Pokud položka ještě není přítomna v tašce, výsledky MQRC\_INDEX\_NOT\_PRESENT. Je možné zadat následující speciální hodnotu:

#### **MQIND\_NONE**

Tato hodnota určuje, že v balíku musí být pouze jeden výskyt selektoru. Pokud existuje více než jeden výskyt, výsledky MQRC\_SELECTOR\_NOT\_UNIQUE.

Je-li pro parametr *Selector* zadán parametr MQSEL\_ANY\_SELECTOR, *ItemIndex* je index vzhledem k sadě položek, které obsahuje jak uživatelské položky, tak i systémové položky, a musí být nula nebo větší.

Je-li pro parametr *Selector* zadán parametr MQSEL\_ANY\_USER\_SELECTOR, *ItemIndex* je index relativní vzhledem k sadě uživatelských položek a musí být nula nebo větší.

Je-li parametr MQSEL\_ANY\_SYSTEM\_SELECTOR zadán pro *Selector*, *ItemIndex* je index relativní k sadě systémových položek a musí být nula nebo větší.

Je-li zadána explicitní hodnota selektoru, *ItemIndex* je index vzhledem k sadě položek, které mají tuto hodnotu selektoru, a může být MQIND\_NONE, nula nebo vyšší.

### **BufferLength (MQLONG)-vstup**

Délka (v bajtech) vyrovnávací paměti k přijetí řetězce. Nula je platná hodnota.

### **Buffer (MQCHAR x BufferLength) -výstup**

Vyrovnávací paměť pro přijetí znakového řetězce. Délka je dána parametrem *BufferLength*. Je-li zadána nula pro *BufferLength*, lze ukazatel null zadat pro adresu parametru *Buffer*; ve všech ostatních případech musí být pro argument *Buffer* zadána platná (nenulová) adresa.

Řetězec je doplněn mezerami do délky vyrovnávací paměti; řetězec není ukončený znakem null. Pokud je řetězec delší než vyrovnávací paměť, řetězec je oříznut, aby se vešel; v tomto případě *StringLength* označuje velikost vyrovnávací paměti potřebné pro umístění řetězce bez oříznutí.

### **StringLength (MQLONG)-výstup**

Délka řetězce obsaženého v balíku v bajtech. Je-li argument *Buffer* příliš malý, je délka vráceného řetězce menší než *StringLength*.

### **CodedCharSetId (MQLONG)-výstup**

Identifikátor kódované znakové sady pro znaková data v řetězci. Tento parametr může být nastaven na ukazatel null, pokud není požadován.

### **CompCode (MQLONG)-výstup**

Kód dokončení.

### **Reason (MQLONG)-výstup**

Kód příčiny kvalifikující *CompCode*.

Následující kódy příčiny označující chyby a varovné podmínky mohou být vráceny z volání řetězce mqInquire:

#### **CHYBA MQRC\_BUFFER\_ERROR**

Parametr vyrovnávací paměti není platný (neplatná adresa parametru nebo vyrovnávací paměť není zcela přístupná).

**CHYBA MQR\_C\_BUFFER\_LENGTH\_ERROR**

Délka vyrovnávací paměti není platná.

**CHYBA MQR\_C\_HBAG\_ERROR**

Ovladač balíku není platný.

**CHYBA MQR\_C\_INDEX\_ERROR**

Index není platný (index negativní a nikoli MQIND\_NONE, nebo MQIND\_NONE určený s jednou z hodnot MQSEL\_ANY\_xxx\_SELECTOR).

**MQR\_C\_INDEX\_NOT\_PRESENT**

V rámci balíku pro daný selektor není k dispozici žádná položka s uvedeným indexem.

**MQR\_C\_SELECTOR\_NOT\_PRESENT**

V rámci balíku není přítomna žádná položka s uvedeným selektorem.

**MQR\_C\_SELECTOR\_NOT\_SUPPORTED**

Určený selektor systému není podporován rozhraním MQAI.

**MQR\_C\_SELECTOR\_NOT\_UNIQUE**

Hodnota MQIND\_NONE byla určena, pokud je v balíku přítomen více než jeden výskyt zadaného selektoru.

**MQR\_C\_SELECTOR\_OUT\_OF\_RANGE**

Selektor není v platném rozsahu pro volání.

**MQR\_C\_SELECTOR\_NEOPRÁVNĚNÝ\_TYP**

Datová položka má špatný datový typ pro volání.

**MQR\_C\_STORAGE\_NOT\_AVAILABLE**

Není k dispozici dostatečný úložný prostor.

**CHYBA MQR\_C\_STRING\_LENGTH\_ERROR**

Parametr *StringLength* je neplatný (neplatná adresa parametru).

**MQR\_C\_STRING\_ZKRÁCENÁ**

Data jsou příliš dlouhá pro výstupní vyrovnávací paměť a byla zkrácena.

## Vyvolání jazyka C pro řetězec mqInquire

```
mqInquireString (Bag, Selector, ItemIndex,
  BufferLength, Buffer, &StringLength, &CodedCharSetId,
  &CompCode, &Reason);
```

Deklarujte parametry následujícím způsobem:

```
MQHBAG   Bag;           /* Bag handle */
MQLONG   Selector;     /* Selector */
MQLONG   ItemIndex;   /* Item index */
MQLONG   BufferLength; /* Buffer length */
PMQCHAR  Buffer;       /* Buffer to contain string */
MQLONG   StringLength; /* Length of string returned */
MQLONG   CodedCharSetId /* Coded Character Set ID */
MQLONG   CompCode;    /* Completion code */
MQLONG   Reason;     /* Reason code qualifying CompCode */
```

## Vyvolání metody Visual Basic pro řetězec mqInquire

(Podporováno pouze na systému Windows .)

```
mqInquireString Bag, Selector, ItemIndex,
  BufferLength, Buffer, StringLength, CodedCharSetId,
  CompCode, Reason
```

Deklarujte parametry následujícím způsobem:

Dim Bag	As Long	'Bag handle'
Dim Selector	As Long	'Selector'
Dim ItemIndex	As Long	'Item index'
Dim BufferLength	As Long	'Buffer length'
Dim Buffer	As String	'Buffer to contain string'
Dim StringLength	As Long	'Length of string returned'
Dim CodedCharSetId	As Long	'Coded Character Set ID'
Dim CompCode	As Long	'Completion code'
Dim Reason	As Long	'Reason code qualifying CompCode'

## mqInquireStringFilter

Volání `mqInquireStringFilter` požaduje hodnotu a operátor položky filtru řetězce, která se nachází v balíku. Datová položka může být uživatelská položka nebo systémová položka.

### Syntaxe pro `mqInquireStringFilter`

`mqInquireStringFilter (Bag, Selector, ItemIndex, Bufferlength, Buffer, StringLength, CodedCharSetId, Operator, CompCode, Reason)`

### Parametry pro `mqInquireStringFilter`

#### **Bag (MQHBAG)-vstup**

Manipulace s pytlem, k němuž se dotaz vztahuje. Taška může být uživatelská kabelka nebo systémový balík.

#### **Selector (MQLONG)-vstup**

Výběr položky, na kterou se dotaz vztahuje.

Je-li selektor menší než nula (to znamená selektor systému), selektor musí být takový, který je podporován rozhraním MQAI; MQRC\_SELECTOR\_NOT\_SUPPORTED výsledků, pokud takový není.

Určený selektor musí být přítomen v balíku; výsledky MQRC\_SELECTOR\_NOT\_PRESENT, pokud tomu tak není.

Datový typ položky musí být stejný jako datový typ odvozený voláním; MQRC\_SELECTOR\_WRONG\_TYPE vede k výsledku, pokud není.

Pro *Selector* lze zadat následující speciální hodnoty:

#### **SELEKTOR MQSEL\_ANY\_SELECTOR**

Položka, která má být dotazovaná, je uživatelská nebo systémová položka identifikovaná produktem *ItemIndex*.

#### **SELEKTOR MQSEL\_ANY\_USER\_SELECTOR**

Položka, která má být dotazovaná, je uživatelská položka identifikovaná produktem *ItemIndex*.

#### **SELEKTOR MQSEL\_ANY\_SYSTEM\_SELECTOR**

Položka, která má být dotazovaná, je systémová položka označená *ItemIndex*.

#### **ItemIndex (MQLONG)-vstup**

Index datové položky, na kterou se dotaz vztahuje. Hodnota musí být nula nebo větší, nebo speciální hodnota MQIND\_NONE. Je-li hodnota menší než nula a hodnota MQIND\_NONE, má být výsledkem MQRC\_INDEX\_ERROR. Pokud položka ještě není přítomna v tašce, výsledky MQRC\_INDEX\_NOT\_PRESENT. Je možné zadat následující speciální hodnotu:

#### **MQIND\_NONE**

Tato hodnota určuje, že v balíku musí být pouze jeden výskyt selektoru. Pokud existuje více než jeden výskyt, výsledky MQRC\_SELECTOR\_NOT\_UNIQUE.

Je-li pro parametr *Selector* zadán parametr MQSEL\_ANY\_SELECTOR, *ItemIndex* je index vzhledem k sadě položek, které obsahuje jak uživatelské položky, tak i systémové položky, a musí být nula nebo větší.

Je-li pro parametr *Selector* zadán parametr MQSEL\_ANY\_USER\_SELECTOR, *ItemIndex* je index relativní vzhledem k sadě uživatelských položek a musí být nula nebo větší.

Je-li parametr MQSEL\_ANY\_SYSTEM\_SELECTOR zadán pro *Selector*, *ItemIndex* je index relativní k sadě systémových položek a musí být nula nebo větší.

Je-li zadána explicitní hodnota selektoru, *ItemIndex* je index vzhledem k sadě položek, které mají tuto hodnotu selektoru, a může být MQIND\_NONE, nula nebo vyšší.

### **BufferLength (MQLONG)-vstup**

Délka vyrovnávací paměti v bajtech pro přijetí řetězce podmínky. Nula je platná hodnota.

### **Buffer (MQCHAR x BufferLength) -výstup**

Vyrovňovací paměť pro přijetí řetězce podmínky znaku. Délka je dána parametrem *BufferLength*. Je-li zadána nula pro *BufferLength*, lze ukazatel null zadat pro adresu parametru *Buffer*; ve všech ostatních případech musí být pro argument *Buffer* zadána platná (nenulová) adresa.

Řetězec je doplněn mezerami do délky vyrovnávací paměti; řetězec není ukončený znakem null. Pokud je řetězec delší než vyrovnávací paměť, řetězec je oříznut, aby se vešel; v tomto případě *StringLength* označuje velikost vyrovnávací paměti potřebné pro umístění řetězce bez oříznutí.

### **StringLength (MQLONG)-výstup**

Délka řetězcového řetězce obsaženého v balíku v bajtech. Je-li argument *Buffer* příliš malý, je délka vráceného řetězce menší než *StringLength*.

### **CodedCharSetId (MQLONG)-výstup**

Identifikátor kódované znakové sady pro znaková data v řetězci. Tento parametr může být nastaven na ukazatel null, pokud není požadován.

### **Operator (MQLONG)-výstup**

Operátor řetězce filtru v balíku.

### **CompCode (MQLONG)-výstup**

Kód dokončení.

### **Reason (MQLONG)-výstup**

Kód příčiny kvalifikující *CompCode*.

Následující kódy příčiny označující chyby a varovné podmínky mohou být vráceny z volání mqInquireStringFilter :

#### **CHYBA MQRC\_BUFFER\_ERROR**

Parametr vyrovnávací paměti není platný (neplatná adresa parametru nebo vyrovnávací paměť není zcela přístupná).

#### **CHYBA MQRC\_BUFFER\_LENGTH\_ERROR**

Délka vyrovnávací paměti není platná.

#### **CHYBA MQRC\_FILTER\_OPERATOR\_ERROR**

Operátor filtru není platný.

#### **CHYBA MQRC\_HBAG\_ERROR**

Ovladač balíku není platný.



### **CHYBA MQR\_C\_INDEX\_ERROR**

Index není platný (index negativní a nikoli MQRIND\_NONE, nebo MQRIND\_NONE určený s jednou z hodnot MQRSEL\_ANY\_XXX\_SELECTOR).

### **MQR\_C\_INDEX\_NOT\_PRESENT**

V rámci balíku pro daný selektor není k dispozici žádná položka s uvedeným indexem.

### **MQR\_SELECTOR\_NOT\_PRESENT**

V rámci balíku není přítomna žádná položka s uvedeným selektorem.

### **MQR\_SELECTOR\_NOT\_SUPPORTED**

Určený selektor systému není podporován rozhraním MQRAI.

### **MQR\_SELECTOR\_NOT\_UNIQUE**

Hodnota MQRIND\_NONE byla určena, pokud je v balíku přítomen více než jeden výskyt zadaného selektoru.

### **MQR\_SELECTOR\_OUT\_OF\_RANGE**

Selektor není v platném rozsahu pro volání.

### **MQR\_SELECTOR\_NEOPRÁVNĚNÝ\_TYP**

Datová položka má špatný datový typ pro volání.

### **MQR\_STORAGE\_NOT\_AVAILABLE**

Není k dispozici dostatečný úložný prostor.

### **CHYBA MQR\_STRING\_LENGTH\_ERROR**

Parametr *StringLength* je neplatný (neplatná adresa parametru).

### **MQR\_STRING\_ZKRÁCENÁ**

Data jsou příliš dlouhá pro výstupní vyrovnávací paměť a byla zkrácena.

## **Vyvolání jazyka C pro mqInquireStringFilter**

```
mqInquireStringFilter (Bag, Selector, ItemIndex,  
BufferLength, Buffer, &StringLength, &CodedCharSetId,  
&Operator, &CompCode, &Reason);
```

Deklarujte parametry následujícím způsobem:

```
MQRBAG    Bag;           /* Bag handle */  
MQLONG    Selector;      /* Selector */  
MQLONG    ItemIndex;     /* Item index */  
MQLONG    BufferLength;  /* Buffer length */  
PMQCHAR   Buffer;        /* Buffer to contain string */  
MQLONG    StringLength; /* Length of string returned */  
MQLONG    CodedCharSetId /* Coded Character Set ID */  
MQLONG    Operator;     /* Item operator */  
MQLONG    CompCode;     /* Completion code */  
MQLONG    Reason;       /* Reason code qualifying CompCode */
```

## **Vyvolání Visual Basic pro mqInquireStringFilter**

(Podporováno pouze na systému Windows .)

```
mqInquireStringFilter Bag, Selector, ItemIndex,  
BufferLength, Buffer, StringLength, CodedCharSetId,  
Operator, CompCode, Reason
```

Deklarujte parametry následujícím způsobem:

```
Dim Bag           As Long   'Bag handle'  
Dim Selector      As Long   'Selector'  
Dim ItemIndex     As Long   'Item index'  
Dim BufferLength  As Long   'Buffer length'  
Dim Buffer         As String 'Buffer to contain string'
```

Dim StringLength	As Long	'Length of string returned'
Dim CodedCharSetId	As Long	'Coded Character Set ID'
Dim Operator	As Long	'Item operator'
Dim CompCode	As Long	'Completion code'
Dim Reason	As Long	'Reason code qualifying CompCode'

## mqPad

Řetězec mqPad s mezerami ukončeným řetězcem s prázdnými znaky.

### Syntaxe pro mqPad

**mqPad (String, BufferLength, Buffer, CompCode, Reason)**

### Parametry pro mqPad

#### **String (MQCHAR)-vstup**

Řetězec s ukončenou hodnotou null. Ukazatel Null je platný pro adresu parametru *String* a udává řetězec s nulovou délkou.

#### **BufferLength (MQLONG)-vstup**

Délka v bajtech vyrovnávací paměti pro přijetí řetězce doplněného mezerami. Musí být nula nebo větší.

#### **Buffer (MQCHAR x BufferLength) -výstup**

Vyrovnávací paměť pro přijetí prázdného řetězce doplněného o prázdný řetězec. Délka je dána parametrem *BufferLength*. Je-li zadána nula pro *BufferLength*, lze ukazatel null zadat pro adresu parametru *Buffer*; ve všech ostatních případech musí být pro argument *Buffer* zadána platná (nenulová) adresa.

Je-li počet znaků před první hodnotou null v argumentu *String* větší než argument *BufferLength*, přebytečné znaky se vynechají a výsledek MQRC\_DATA\_TRUNCATED.

#### **CompCode (MQLONG)-výstup**

Kód dokončení.

#### **Reason (MQLONG)-výstup**

Kód příčiny kvalifikující *CompCode*.

Následující kódy příčiny označující chyby a varovné podmínky mohou být vráceny z volání mqPad :

#### **CHYBA MQRC\_BUFFER\_ERROR**

Parametr vyrovnávací paměti není platný (neplatná adresa parametru nebo vyrovnávací paměť není zcela přístupná).

#### **CHYBA MQRC\_BUFFER\_LENGTH\_ERROR**

Délka vyrovnávací paměti není platná.

#### **CHYBA MQRC\_STRING\_ERROR**

Řetězcový parametr není platný (neplatná adresa parametru nebo vyrovnávací paměť není zcela přístupná).

#### **MQRC\_STRING\_ZKRÁCENÁ**

Data jsou příliš dlouhá pro výstupní vyrovnávací paměť a byla zkrácena.

### Poznámky k použití pro mqPad

1. Pokud jsou ukazatele vyrovnávací paměti stejné, vyplňující se vyplňující znaky se vyplní na místě. Pokud ne, pak se do druhé vyrovnávací paměti zkopíruje maximálně *BufferLength* znaků; veškerý zbývající prostor, včetně znaku null-ukončení, se přepíše mezerami.
2. Pokud se částečně překrývají parametry *String* a *Buffer*, výsledek není definován.

## Vyvolání jazyka C pro mqPad

```
mqPad (String, BufferLength, Buffer, &CompCode, &Reason);
```

Deklarujte parametry následujícím způsobem:

```
MQCHAR   String;           /* String to be padded */
MQLONG   BufferLength;     /* Buffer length */
PMQCHAR  Buffer;           /* Buffer to contain padded string */
MQLONG   CompCode;        /* Completion code */
MQLONG   Reason;          /* Reason code qualifying CompCode */
```

**Poznámka:** Toto volání není podporováno ve Visual Basic.

## Balík mqPut

Volání mqPutBag převádí obsah určeného balíku na zprávu PCF a odesílá zprávu do zadané fronty. Obsah vaku se po zavolání nemění.

## Syntaxe pro balík mqPutBag

**Balík mqPut** (*Hconn, Hobj, MsgDesc, PutMsgOpts, Bag, CompCode, Reason*)

## Parametry příkazu mqPutBag

### **Hconn (MQHCONN)-vstup**

Popisovač připojení MQI.

### **Hobj (MQHOTBJ)-vstup**

Popisovač objektu fronty, na kterou se má zpráva umístit. Tento popisovač byl vrácen předchozím voláním MQOPEN vydaným aplikací. Fronta musí být otevřena pro výstup.

### **MsgDesc (MQMD)-vstup/výstup**

Deskriptor zpráv. (Další informace naleznete v tématu [Deskriptor MQMD-Message](#).)

Pokud má pole *Format* jinou hodnotu než MQFMT\_ADMIN, MQFMT\_EVENT, nebo MQFMT\_PCF, výsledky MQRC\_FORMAT\_NOT\_SUPPORTED.

Pokud má pole *Encoding* jinou hodnotu než MQENC\_NATIVE, výsledky MQRC\_ENCODING\_NOT\_SUPPORTED.

### **PutMsgOpts (MQPMO)-vstup/výstup**

Volby vložení zprávy. (Další informace naleznete v tématu [Volby MQPMO-Put-message](#).)

### **Bag (MQHBAG)-vstup**

Manipulátor datového balíku, který má být převeden na zprávu.

Pokud balík obsahuje zprávu administrace a pro vložení hodnot do balíku byla použita komponenta mqAddInquiry, hodnota datové položky MQIASY\_COMMAND musí být příkazem INQUIRE rozpoznávaným rozhraním MQAI; MQRC\_INQUIRY\_COMMAND\_ERROR, pokud se nejedná.

Obsahuje-li balík vnořené systémové balíky, výsledky MQRC\_NESTED\_BAG\_NOT\_SUPPORTED.

### **CompCode (MQLONG)-výstup**

Kód dokončení.

### Reason (MQLONG)-výstup

Kód příčiny kvalifikující *CompCode*. Následující kódy příčiny označující chyby a varovné podmínky lze vrátit z volání balíku mqPut:

#### **MQRC\_\***

Cokoli z volání MQPUT nebo manipulace s vaky.

#### **MQRC\_BAG\_NEOPRÁVNĚNÝ\_TYP**

Datový balík vstupních dat je balík skupiny.

#### **MQRC\_ENCODING\_NOT\_SUPPORTED**

Kódování není podporováno (hodnota v poli *Encoding* v MQMD musí být MQENC\_NATIVE).

#### **MQRC\_FORMAT\_NOT\_SUPPORTED, PODPOROVANÉ**

Formát není podporován (název v poli *Format* v MQMD musí být MQFMT\_ADMIN, MQFMT\_EVENT nebo MQFMT\_PCF).

#### **CHYBA MQRC\_HBAG\_ERROR**

Ovladač balíku není platný.

#### **CHYBA PŘÍKAZU MQRC\_INQUIRY\_COMMAND\_ERROR**

mqAddInquiry call used with a command code that is not a recognized INQUIRE command.

#### **MQRC\_NESTED\_BAG\_NOT\_SUPPORTED**

Vstupní datový balík obsahuje jeden nebo více vložených pytlů systému.

#### **MQRC\_PARAMETER\_MISSING**

Zpráva administrace vyžaduje parametr, který není přítomen v balíku. Tento kód příčiny se objevuje pouze u balíků vytvořených pomocí voleb MQCBO\_ADMIN\_BAG nebo MQCBO\_REORDER\_AS\_REQUIRED.

#### **MQRC\_SELECTOR\_NEOPRÁVNĚNÝ\_TYP**

mqAddString nebo řetězec mqSetString byl použit k přidání selektoru MQIACF\_INQUIRY do balíku.

#### **MQRC\_STORAGE\_NOT\_AVAILABLE**

Není k dispozici dostatečný úložný prostor.

## Vyvolání jazyka C pro balík mqPutBag

```
mqPutBag (HConn, HObj, &MsgDesc, &PutMsgOpts, Bag,  
&CompCode, &Reason);
```

Deklarujte parametry následujícím způsobem:

```
MQHCONN  HConn;           /* MQI connection handle */  
MQHOBJ   HObj;           /* Object handle */  
MQMD     MsgDesc;        /* Message descriptor */  
MQPMO    PutMsgOpts;     /* Put-message options */  
MQHBAG   Bag;            /* Bag handle */  
MQLONG   CompCode;       /* Completion code */  
MQLONG   Reason;         /* Reason code qualifying CompCode */
```

## Vyvolání Visual Basic pro balík mqPut

(Podporováno pouze na systému Windows .)

```
mqPutBag (HConn, HObj, MsgDesc, PutMsgOpts, Bag,  
CompCode, Reason);
```

Deklarujte parametry následujícím způsobem:

```
Dim HConn As Long 'MQI connection handle'  
Dim HObj As Long 'Object handle'  
Dim MsgDesc As MQMD 'Message descriptor'
```

```
Dim PutMsgOpts As MQPMO 'Put-message options'  
Dim Bag As Long 'Bag handle'  
Dim CompCode As Long 'Completion code'  
Dim Reason As Long 'Reason code qualifying CompCode'
```

## mqSetByteString

Volání mqSetByteString buď upraví datovou položku řetězce bajtů, která se již v balíku nachází, nebo odstraní všechny existující výskyty uvedeného selektoru a přidá nový výskyt na konec balíku. Datová položka je obvykle uživatelská položka, ale některé systémové datové položky lze také upravit.

### Syntaxe pro mqSetByteString

**mqSetByteString (Bag, Selector, ItemIndex, Bufferlength, Buffer, CompCode, Reason)**

### Parametry pro mqSetByteString

#### **Bag (MQHBAG)-vstup**

Úchyt obalu, který má být nastaven. Musí se jednat o popisovač balíku vytvořeného uživatelem, nikoli o popisovač systémového balíku; MQRC\_SYSTEM\_BAG\_NOT\_ALTERABLE výsledků, pokud zadáte popisovač systémové tašky.

#### **Selector (MQLONG)-vstup**

Selektor položky, který má být upraven.

Je-li selektor menší než nula (to znamená selektor systému), selektor musí být takový, který je podporován rozhraním MQAI; MQRC\_SELECTOR\_NOT\_SUPPORTED výsledků, pokud takový není.

Je-li selektor podporovaným selektorem systému, ale je to jen pro čtení, výsledky MQRC\_SYSTEM\_ITEM\_NOT\_ALTERABLE.

Je-li selektor alterovatelný systémový selektor, ale je vždy selektor jediné instance a aplikace se pokusí vytvořit druhou instanci v balíku, výsledky MQRC\_MULTIPLE\_INSTANCE\_ERROR.

Je-li selektor nulový nebo vyšší (tj. selektor uživatele) a byl vytvořen s volbou MQCBO\_CHECK\_SELECTORS nebo jako balík administrace (MQCBO\_ADMIN\_BAG), selektor musí být v rozsahu MQBA\_FIRST až MQBA\_LAST; MQRC\_SELECTOR\_OF\_OF\_RANGE výsledků, pokud není. Pokud nebyl zadán parametr MQCBO\_CHECK\_SELECTORS, může být selektor libovolnou hodnotou nula nebo větší.

Pokud parametr MQIND\_ALL není zadán pro parametr *ItemIndex*, zadaný selektor musí již být obsažen v balíku; MQRC\_SELECTOR\_NOT\_PRESENT výsledky, pokud není.

Pokud parametr MQIND\_ALL není zadán pro parametr *ItemIndex*, musí být datový typ položky stejný jako datový typ, který je určen voláním; MQRC\_SELECTOR\_WRONG\_TYPE s výsledky, pokud není.

#### **ItemIndex (MQLONG)-vstup**

Toto identifikuje, který výskyt položky s uvedeným selektorem má být změněn. Hodnota musí být nula nebo větší nebo jedna ze speciálních hodnot popsanych v tomto tématu; pokud není žádná z těchto hodnot, výsledky MQRC\_INDEX\_ERROR.

#### **Nula nebo větší**

Položka se zadaným indexem musí již být přítomna v balíku; MQRC\_INDEX\_NOT\_PRESENT výsledky, pokud není. Index je počítán vzhledem k položkám v balíku, které mají zadaný selektor. Je-li například v balíku s uvedeným selektorem pět položek, platné hodnoty pro *ItemIndex* jsou 0 až 4.

#### **MQIND\_NONE**

Tato hodnota určuje, že v balíku musí být uveden pouze jeden výskyt zadaného selektoru. Pokud existuje více než jeden výskyt, výsledky MQRC\_SELECTOR\_NOT\_UNIQUE.

## **MQINDAL\_VŠE**

To znamená, že všechny existující výskyty uvedeného selektoru (jsou-li nějaké) mají být odstraněny z balíku a nový výskyt selektoru vytvořeného na konci balíku.

### **BufferLength (MQLONG)-vstup**

Délka bajtového řetězce obsaženého v parametru *Buffer* v bajtech. Hodnota musí být nula nebo větší.

### **Buffer (MQBYTE x BufferLength) -vstup**

Vyrovňovací paměť obsahující řetězec bajtů. Délka je dána parametrem *BufferLength*. Je-li zadána nula pro *BufferLength*, lze ukazatel null zadat pro adresu parametru *Buffer*; ve všech ostatních případech musí být pro argument *Buffer* zadána platná (nenulová) adresa.

### **CompCode (MQLONG)-výstup**

Kód dokončení.

### **Reason (MQLONG)-výstup**

Kód příčiny kvalifikující *CompCode*.

V volání `mqSetByteString` mohou být vráceny následující kódy příčiny týkající se chybových stavů:

#### **CHYBA MQRC\_BUFFER\_ERROR**

Parametr vyrovnávací paměti není platný (neplatná adresa parametru nebo vyrovnávací paměť není zcela přístupná).

#### **CHYBA MQRC\_BUFFER\_LENGTH\_ERROR**

Délka vyrovnávací paměti není platná.

#### **CHYBA MQRC\_HBAG\_ERROR**

Ovladač balíku není platný.

#### **CHYBA MQRC\_INDEX\_ERROR**

Index není platný (index negativní a nikoli MQIND\_NONE nebo MQIND\_ALL).

#### **MQRC\_INDEX\_NOT\_PRESENT**

V rámci balíku pro daný selektor není k dispozici žádná položka s uvedeným indexem.

#### **CHYBA INSTANCE MQRC\_MULTIPLE\_INSTANCE\_**

Několik instancí selektoru systému není platné.

#### **MQRC\_SELECTOR\_NOT\_PRESENT**

V rámci balíku není přítomna žádná položka s uvedeným selektorem.

#### **MQRC\_SELECTOR\_NOT\_SUPPORTED**

Určený selektor systému není podporován rozhraním MQAI.

#### **MQRC\_SELECTOR\_NOT\_UNIQUE**

Hodnota MQIND\_NONE byla určena, pokud je v balíku přítomen více než jeden výskyt zadaného selektoru.

#### **MQRC\_SELECTOR\_OUT\_OF\_RANGE**

Selektor není v platném rozsahu pro volání.

#### **MQRC\_SELECTOR\_NEOPRÁVNĚNÝ\_TYP**

Datová položka má špatný datový typ pro volání.

#### **MQRC\_STORAGE\_NOT\_AVAILABLE**

Není k dispozici dostatečný úložný prostor.

#### **MQRC\_SYSTEM\_BAG\_NOT\_ALTERABLE**

Systémový balík nelze změnit nebo odstranit.

#### **MQRC\_SYSTEM\_ITEM\_NOT\_ALTERABLE**

Systémová položka je jen pro čtení a nelze ji změnit.

## Vyvolání jazyka C pro mqSetByteString

```
mqSetByteString (Bag, Selector, ItemIndex, BufferLength, Buffer,  
&CompCode, &Reason);
```

Deklarujte parametry následujícím způsobem:

```
MQHBAG   Bag;           /* Bag handle */  
MQLONG   Selector;      /* Selector */  
MQLONG   ItemIndex;     /* Item index */  
MQLONG   BufferLength;  /* Buffer length */  
PMQBYTE  Buffer;         /* Buffer containing string */  
MQLONG   CompCode;     /* Completion code */  
MQLONG   Reason;       /* Reason code qualifying CompCode */
```

## Vyvolání Visual Basic pro mqSetByteString

(Podporováno pouze na systému Windows .)

```
mqSetByteString Bag, Selector, ItemIndex, BufferLength, Buffer,  
CompCode, Reason
```

Deklarujte parametry následujícím způsobem:

```
Dim Bag           As Long   'Bag handle'  
Dim Selector      As Long   'Selector'  
Dim ItemIndex     As Long   'Item index'  
Dim BufferLength  As Long   'Buffer length'  
Dim Buffer         As Byte   'Buffer containing string'  
Dim CompCode     As Long   'Completion code'  
Dim Reason       As Long   'Reason code qualifying CompCode'
```

## Filtr mqSetByteString

Volání filtru mqSetByteStringbuď upraví položku filtru bajtového řetězce, která se již v balíku nachází, nebo odstraní všechny existující výskyty uvedeného selektoru a přidá nový výskyt na konec balíku. Datová položka je obvykle uživatelská položka, ale některé systémové datové položky lze také upravit.

## Syntaxe pro filtr mqSetByteString

**mqSetByteStringFiltr (Bag, Selector, ItemIndex, Bufferlength, Buffer, Operator, CompCode, Reason)**

## Parametry pro filtr mqSetByteString

### **Bag (MQHBAG)-vstup**

Úchyt obalu, který má být nastaven. Musí se jednat o popisovač balíku vytvořeného uživatelem, nikoli o popisovač systémového balíku; MQRC\_SYSTEM\_BAG\_NOT\_ALTERABLE výsledků, pokud zadáte popisovač systémové tašky.

### **Selector (MQLONG)-vstup**

Selektor položky, který má být upraven.

Je-li selektor menší než nula (to znamená selektor systému), selektor musí být takový, který je podporován rozhraním MQAI; MQRC\_SELECTOR\_NOT\_SUPPORTED výsledků, pokud takový není.

Je-li selektor podporovaným selektorem systému, ale je to jen pro čtení, výsledky MQRC\_SYSTEM\_ITEM\_NOT\_ALTERABLE.

Je-li selektor alterovatelný systémový selektor, ale je vždy selektor jediné instance a aplikace se pokusí vytvořit druhou instanci v balíku, výsledky MQRC\_MULTIPLE\_INSTANCE\_ERROR.

Je-li selektor nulový nebo vyšší (tj. selektor uživatele) a byl vytvořen s volbou MQCBO\_CHECK\_SELECTORS nebo jako balík administrace (MQCBO\_ADMIN\_BAG), selektor musí být v rozsahu MQBA\_FIRST až MQBA\_LAST; MQRC\_SELECTOR\_OF\_OF\_RANGE výsledků, pokud není. Pokud nebyl zadán parametr MQCBO\_CHECK\_SELECTORS, může být selektor libovolnou hodnotou nula nebo větší.

Pokud parametr MQIND\_ALL není zadán pro parametr *ItemIndex*, zadaný selektor musí již být obsažen v balíku; MQRC\_SELECTOR\_NOT\_PRESENT výsledky, pokud není.

Pokud parametr MQIND\_ALL není zadán pro parametr *ItemIndex*, musí být datový typ položky stejný jako datový typ, který je určen voláním; MQRC\_SELECTOR\_WRONG\_TYPE s výsledky, pokud není.

### **ItemIndex (MQLONG)-vstup**

Toto identifikuje, který výskyt položky s uvedeným selektorem má být změněn. Hodnota musí být nula nebo větší nebo jedna ze speciálních hodnot popsanych v tomto tématu; pokud není žádná z těchto hodnot, výsledky MQRC\_INDEX\_ERROR.

#### **Nula nebo větší**

Položka se zadaným indexem musí již být přítomna v balíku; MQRC\_INDEX\_NOT\_PRESENT výsledky, pokud není. Index je počítán vzhledem k položkám v balíku, které mají zadaný selektor. Je-li například v balíku s uvedeným selektorem pět položek, platné hodnoty pro *ItemIndex* jsou 0 až 4.

#### **MQIND\_NONE**

Tato hodnota určuje, že v balíku musí být uveden pouze jeden výskyt zadaného selektoru. Pokud existuje více než jeden výskyt, výsledky MQRC\_SELECTOR\_NOT\_UNIQUE.

#### **MQINDAL\_VŠE**

To znamená, že všechny existující výskyty uvedeného selektoru (jsou-li nějaké) mají být odstraněny z balíku a nový výskyt selektoru vytvořeného na konci balíku.

### **BufferLength (MQLONG)-vstup**

Délka bajtového řetězce podmínky v bajtech, která je obsažena v parametru *Buffer*. Hodnota musí být nula nebo větší.

### **Buffer (MQBYTE x BufferLength)-vstup**

Vyrovňovací paměť obsahující bajtový řetězec podmínky. Délka je dána parametrem *BufferLength*. Je-li zadána nula pro *BufferLength*, lze ukazatel null zadat pro adresu parametru *Buffer*; ve všech ostatních případech musí být pro argument *Buffer* zadána platná (nenulová) adresa.

### **Operator (MQLONG x Operator)-vstup**

Operátor bajtového řetězce filtru, který má být umístěn do balíku. Platné operátory jsou ve tvaru MQCFOP\_\*.

### **CompCode (MQLONG)-výstup**

Kód dokončení.

### **Reason (MQLONG)-výstup**

Kód příčiny kvalifikující *CompCode*.

Z volání filtru mqSetByteString lze vrátit následující kódy příčiny týkající se chybových stavů:

#### **CHYBA MQRC\_BUFFER\_ERROR**

Parametr vyrovnávací paměti není platný (neplatná adresa parametru nebo vyrovnávací paměť není zcela přístupná).



**CHYBA\_MQRC\_BUFFER\_LENGTH\_ERROR**

Délka vyrovnávací paměti není platná.

**CHYBA\_MQRC\_FILTER\_OPERATOR\_ERROR**

Ovladač balíku není platný.

**CHYBA\_MQRC\_HBAG\_ERROR**

Ovladač balíku není platný.

**CHYBA\_MQRC\_INDEX\_ERROR**

Index není platný (index negativní a nikoli MQIND\_NONE nebo MQIND\_ALL).

**MQRC\_INDEX\_NOT\_PRESENT**

V rámci balíku pro daný selektor není k dispozici žádná položka s uvedeným indexem.

**CHYBA\_INSTANCE\_MQRC\_MULTIPLE\_INSTANCE\_**

Několik instancí selektoru systému není platné.

**MQRC\_SELECTOR\_NOT\_PRESENT**

V rámci balíku není přítomna žádná položka s uvedeným selektorem.

**MQRC\_SELECTOR\_NOT\_SUPPORTED**

Určený selektor systému není podporován rozhraním MQAI.

**MQRC\_SELECTOR\_NOT\_UNIQUE**

Hodnota MQIND\_NONE byla určena, pokud je v balíku přítomen více než jeden výskyt zadaného selektoru.

**MQRC\_SELECTOR\_OUT\_OF\_RANGE**

Selektor není v platném rozsahu pro volání.

**MQRC\_SELECTOR\_NEOPRÁVNĚNÝ\_TYP**

Datová položka má špatný datový typ pro volání.

**MQRC\_STORAGE\_NOT\_AVAILABLE**

Není k dispozici dostatečný úložný prostor.

**MQRC\_SYSTEM\_BAG\_NOT\_ALTERABLE**

Systémový balík nelze změnit nebo odstranit.

**MQRC\_SYSTEM\_ITEM\_NOT\_ALTERABLE**

Systémová položka je jen pro čtení a nelze ji změnit.

## Vyvolání jazyka C pro filtr mqSetByteString

```
mqSetByteStringFilter (Bag, Selector, ItemIndex, BufferLength, Buffer,
Operator, &CompCode, &Reason);
```

Deklarujte parametry následujícím způsobem:

```
MQHBAG    Bag;           /* Bag handle */
MQLONG    Selector;     /* Selector */
MQLONG    ItemIndex;    /* Item index */
MQLONG    BufferLength;  /* Buffer length */
PMQBYTE   Buffer;       /* Buffer containing string */
MQLONG    Operator;     /* Operator */
PMQLONG   CompCode;     /* Completion code */
PMQLONG   Reason;       /* Reason code qualifying CompCode */
```

## Vyvolání Visual Basic pro filtr mqSetByteString

(Podporováno pouze na systému Windows .)

```
mqSetByteStringFilter Bag, Selector, ItemIndex, BufferLength, Buffer,
Operator, CompCode, Reason
```

Deklarujte parametry následujícím způsobem:

Dim Bag	As Long	'Bag handle'
Dim Selector	As Long	'Selector'
Dim ItemIndex	As Long	'Item index'
Dim BufferLength	As Long	'Buffer length'
Dim Buffer	As String	'Buffer containing string'
Dim Operator	As Long	'Item operator'
Dim CompCode	As Long	'Completion code'
Dim Reason	As Long	'Reason code qualifying CompCode'

## mqSetCelé číslo

Volání mqSetInteger buď upraví celočíselnou položku, která se již v balíku nachází, nebo odstraní všechny existující výskyty uvedeného selektoru a přidá nový výskyt na konec balíku. Datová položka je obvykle uživatelská položka, ale specifické systémové datové položky lze také upravit.

## Syntaxe pro mqSetInteger

**mqSetCelé číslo** (*Bag*, *Selector*, *ItemIndex*, *ItemValue*, *CompCode*, *Reason*)

## Parametry pro typ Integer mqSet

### **Bag (MQHBAG)-vstup**

Úchyt obalu, který má být nastaven. Musí se jednat o popisovač balíku vytvořeného uživatelem a nikoli o popisovač systémové tašky; výsledky MQRC\_SYSTEM\_BAG\_NOT\_ALTERABLE, pokud vámi zadaná obsluha odkazuje na systémovou vak.

### **Selector (MQLONG)-vstup**

Selektor položky, který má být upraven. Je-li selektor menší než nula (to znamená selektor systému), selektor musí být takový, který je podporován rozhraním MQAI; MQRC\_SELECTOR\_NOT\_SUPPORTED výsledků, pokud takový není.

Je-li selektor podporovaným selektorem systému, ale je to jen pro čtení, výsledky MQRC\_SYSTEM\_ITEM\_NOT\_ALTERABLE.

Je-li selektor alterovatelný systémový selektor, ale je vždy selektor jediné instance a aplikace se pokusí vytvořit druhou instanci v balíku, výsledky MQRC\_MULTIPLE\_INSTANCE\_ERROR.

Je-li selektor nulový nebo vyšší (tj. uživatelský selektor) a byl vytvořen s volbou MQCBO\_CHECK\_SELECTORS nebo jako balík administrace (MQCBO\_ADMIN\_BAG), selektor musí být v rozsahu MQIA\_FIRST až MQIA\_LAST; MQRC\_SELECTOR\_OF\_OF\_RANGE výsledků, pokud není. Pokud nebyl zadán parametr MQCBO\_CHECK\_SELECTORS, může být selektor libovolnou hodnotou nula nebo větší.

Pokud parametr MQIND\_ALL *není* zadán pro parametr *ItemIndex*, zadaný selektor musí již být obsažen v balíku; MQRC\_SELECTOR\_NOT\_PRESENT výsledky, pokud není.

Pokud parametr MQIND\_ALL *není* zadán pro parametr *ItemIndex*, musí datový typ položky souhlasit s datovým typem, který je určen voláním volání; MQRC\_SELECTOR\_WRONG\_TYPE má za následek to, že není.

### **ItemIndex (MQLONG)-vstup**

Tato hodnota identifikuje výskyt položky s uvedeným selektorem, který má být upraven. Hodnota musí být nula nebo větší nebo jedna ze speciálních hodnot popsanych v tomto tématu; pokud není žádná z těchto hodnot, výsledky MQRC\_INDEX\_ERROR.

#### **Nula nebo větší**

Položka se zadaným indexem musí již být přítomna v balíku; MQRC\_INDEX\_NOT\_PRESENT výsledky, pokud není. Index je počítán vzhledem k položkám v balíku, které mají zadaný selektor. Je-li například v balíku s uvedeným selektorem pět položek, platné hodnoty pro *ItemIndex* jsou 0 až 4.

### **MQIND\_NONE**

Tato hodnota určuje, že v balíku musí být pouze jeden výskyt zadaného selektoru. Pokud existuje více než jeden výskyt, výsledky MQRC\_SELECTOR\_NOT\_UNIQUE.

### **MQINDAL\_VŠE**

To znamená, že všechny existující výskyty uvedeného selektoru (jsou-li nějaké) mají být odstraněny z balíku a nový výskyt selektoru vytvořeného na konci balíku.

**Poznámka:** U selektorů systému se pořadí nezmění.

### **ItemValue (MQLONG)-vstup**

Celočíselná hodnota, která má být vložena do tašky.

### **CompCode (MQLONG)-výstup**

Kód dokončení.

### **Reason (MQLONG)-výstup**

Kód příčiny kvalifikující *CompCode*.

Následující kódy příčiny označující chyby a varovné podmínky lze vrátit z celočíselného volání *mqSet*:

#### **CHYBA MQRC\_HBAG\_ERROR**

Ovladač balíku není platný.

#### **CHYBA MQRC\_INDEX\_ERROR**

Index není platný (index negativní a nikoli MQIND\_NONE nebo MQIND\_ALL).

#### **MQRC\_INDEX\_NOT\_PRESENT**

V rámci balíku pro daný selektor není k dispozici žádná položka s uvedeným indexem.

#### **CHYBA INSTANCE MQRC\_MULTIPLE\_INSTANCE\_**

Několik instancí selektoru systému není platné.

#### **MQRC\_SELECTOR\_NOT\_PRESENT**

V rámci balíku není přítomna žádná položka s uvedeným selektorem.

#### **MQRC\_SELECTOR\_NOT\_SUPPORTED**

Určený selektor systému není podporován rozhraním MQAI.

#### **MQRC\_SELECTOR\_NOT\_UNIQUE**

Hodnota MQIND\_NONE byla určena, pokud je v balíku přítomen více než jeden výskyt zadaného selektoru.

#### **MQRC\_SELECTOR\_OUT\_OF\_RANGE**

Selektor není v platném rozsahu pro volání.

#### **MQRC\_SELECTOR\_NEOPRÁVNĚNÝ\_TYP**

Datová položka má špatný datový typ pro volání.

#### **MQRC\_STORAGE\_NOT\_AVAILABLE**

Není k dispozici dostatečný úložný prostor.

#### **MQRC\_SYSTEM\_BAG\_NOT\_ALTERABLE**

Systémový balík nelze změnit nebo odstranit.

#### **MQRC\_SYSTEM\_ITEM\_NOT\_ALTERABLE**

Systémová položka je určena pouze pro čtení a nelze ji změnit.

## **Vyvolání jazyka C pro typ Integer mqSet**

```
mqSetInteger (Bag, Selector, ItemIndex, ItemValue, &CompCode, &Reason);
```

Deklarujte parametry následujícím způsobem:

```
MQHBAG Bag; /* Bag handle */
```

```

MQLONG Selector;      /* Selector */
MQLONG ItemIndex;    /* Item index */
MQLONG ItemValue;    /* Integer value */
MQLONG CompCode;     /* Completion code */
MQLONG Reason;       /* Reason code qualifying CompCode */

```

## Vyvolání Visual Basic pro typ Integer mqSet

(Podporováno pouze na systému Windows .)

```
mqSetInteger Bag, Selector, ItemIndex, ItemValue, CompCode, Reason
```

Deklarujte parametry následujícím způsobem:

```

Dim Bag      As Long 'Bag handle'
Dim Selector As Long 'Selector'
Dim ItemIndex As Long 'Item index'
Dim ItemValue As Long 'Integer value'
Dim CompCode As Long 'Completion code'
Dim Reason   As Long 'Reason code qualifying CompCode'

```

## mqSetInteger64

Volání mqSetInteger64 buď upraví 64bitovou celočíselnou položku, která se již v balíku nachází, nebo odstraní všechny existující výskyty uvedeného selektoru a přidá nový výskyt na konec balíku. Datová položka je obvykle uživatelská položka, ale specifické systémové datové položky lze také upravit.

## Syntaxe pro mqSetInteger64

**mqSetInteger64** (*Bag*, *Selector*, *ItemIndex*, *ItemValue*, *CompCode*, *Reason*)

## Parametry pro příkaz mqSetInteger64

### **Bag** (MQHBAG)-vstup

Úchyt obalu, který má být nastaven. Musí se jednat o popisovač balíku vytvořeného uživatelem a nikoli o popisovač systémové tašky; výsledky MQRC\_SYSTEM\_BAG\_NOT\_ALTERABLE, pokud vámi zadaná obsluha odkazuje na systémovou vak.

### **Selector** (MQLONG)-vstup

Selektor položky, který má být upraven. Je-li selektor menší než nula (to znamená selektor systému), selektor musí být takový, který je podporován rozhraním MQAI; MQRC\_SELECTOR\_NOT\_SUPPORTED výsledků, pokud takový není.

Je-li selektor podporovaným selektorem systému, ale je to jen pro čtení, výsledky MQRC\_SYSTEM\_ITEM\_NOT\_ALTERABLE.

Je-li selektor alterovatelný systémový selektor, ale je vždy selektor jediné instance a aplikace se pokusí vytvořit druhou instanci v balíku, výsledky MQRC\_MULTIPLE\_INSTANCE\_ERROR.

Je-li selektor nulový nebo vyšší (tj. uživatelský selektor) a byl vytvořen s volbou MQCBO\_CHECK\_SELECTORS nebo jako balík administrace (MQCBO\_ADMIN\_BAG), selektor musí být v rozsahu MQIA\_FIRST až MQIA\_LAST; MQRC\_SELECTOR\_OF\_OF\_RANGE výsledků, pokud není. Pokud nebyl zadán parametr MQCBO\_CHECK\_SELECTORS, může být selektor libovolnou hodnotou nula nebo větší.

Pokud parametr MQIND\_ALL *není* zadán pro parametr *ItemIndex*, zadaný selektor musí již být obsažen v balíku; MQRC\_SELECTOR\_NOT\_PRESENT výsledky, pokud není.

Pokud parametr MQIND\_ALL *není* zadán pro parametr *ItemIndex*, musí datový typ položky souhlasit s datovým typem, který je určen voláním volání; MQRC\_SELECTOR\_WRONG\_TYPE má za následek to, že není.

### **ItemIndex (MQLONG)-vstup**

Tato hodnota identifikuje výskyt položky s uvedeným selektorem, který má být upraven. Hodnota musí být nula nebo větší nebo jedna ze speciálních hodnot popsaných v tomto tématu; pokud není žádná z těchto hodnot, výsledky MQR\_C\_INDEX\_ERROR.

#### **Nula nebo větší**

Položka se zadaným indexem musí již být přítomna v balíku; MQR\_C\_INDEX\_NOT\_PRESENT výsledky, pokud není. Index je počítán vzhledem k položkám v balíku, které mají zadaný selektor. Je-li například v balíku s uvedeným selektorem pět položek, platné hodnoty pro *ItemIndex* jsou 0 až 4.

#### **MQIND\_NONE**

Tato hodnota určuje, že v balíku musí být pouze jeden výskyt zadaného selektoru. Pokud existuje více než jeden výskyt, výsledky MQR\_C\_SELECTOR\_NOT\_UNIQUE.

#### **MQINDAL\_VŠE**

To znamená, že všechny existující výskyty uvedeného selektoru (jsou-li nějaké) mají být odstraněny z balíku a nový výskyt selektoru vytvořeného na konci balíku.

**Poznámka:** U selektorů systému se pořadí nezmění.

### **ItemValue (MQINT64)-vstup**

Celočíselná hodnota, která má být vložena do tašky.

### **CompCode (MQLONG)-výstup**

Kód dokončení.

### **Reason (MQLONG)-výstup**

Kód příčiny kvalifikující *CompCode*.

Následující kódy příčiny označující chyby a varovné podmínky mohou být vráceny z volání `mqSetInteger64` :

#### **CHYBA MQR\_C\_HBAG\_ERROR**

Ovladač balíku není platný.

#### **CHYBA MQR\_C\_INDEX\_ERROR**

Index není platný (index negativní a nikoli MQIND\_NONE nebo MQIND\_ALL).

#### **MQR\_C\_INDEX\_NOT\_PRESENT**

V rámci balíku pro daný selektor není k dispozici žádná položka s uvedeným indexem.

#### **CHYBA INSTANCE MQR\_C\_MULTIPLE\_INSTANCE\_**

Několik instancí selektoru systému není platné.

#### **MQR\_C\_SELECTOR\_NOT\_PRESENT**

V rámci balíku není přítomna žádná položka s uvedeným selektorem.

#### **MQR\_C\_SELECTOR\_NOT\_SUPPORTED**

Určený selektor systému není podporován rozhraním MQAI.

#### **MQR\_C\_SELECTOR\_NOT\_UNIQUE**

Hodnota MQIND\_NONE byla určena, pokud je v balíku přítomen více než jeden výskyt zadaného selektoru.

#### **MQR\_C\_SELECTOR\_OUT\_OF\_RANGE**

Selektor není v platném rozsahu pro volání.

#### **MQR\_C\_SELECTOR\_NEOPRÁVNĚNÝ\_TYP**

Datová položka má špatný datový typ pro volání.

#### **MQR\_C\_STORAGE\_NOT\_AVAILABLE**

Není k dispozici dostatečný úložný prostor.

#### **MQR\_C\_SYSTEM\_BAG\_NOT\_ALTERABLE**

Systémový balík nelze změnit nebo odstranit.

## **MQRC\_SYSTEM\_ITEM\_NOT\_ALTERABLE**

Systémová položka je určena pouze pro čtení a nelze ji změnit.

## **Vyvolání jazyka C pro mqSetInteger64**

```
mqSetInteger64 (Bag, Selector, ItemIndex, ItemValue, &CompCode, &Reason);
```

Deklarujte parametry následujícím způsobem:

```
MQHBAG   Bag;           /* Bag handle */
MQLONG   Selector;      /* Selector */
MQLONG   ItemIndex;     /* Item index */
MQINT64  ItemValue;     /* Integer value */
MQLONG   CompCode;      /* Completion code */
MQLONG   Reason;        /* Reason code qualifying CompCode */
```

## **Vyvolání Visual Basic pro mqSetInteger64**

(Podporováno pouze na systému Windows .)

```
mqSetInteger64 Bag, Selector, ItemIndex, ItemValue, CompCode, Reason
```

Deklarujte parametry následujícím způsobem:

```
Dim Bag      As Long 'Bag handle'
Dim Selector As Long 'Selector'
Dim ItemIndex As Long 'Item index'
Dim ItemValue As Long 'Integer value'
Dim CompCode As Long 'Completion code'
Dim Reason   As Long 'Reason code qualifying CompCode'
```

## **mqSetIntegerFilter**

Volání `mqSetIntegerFilter` buď upraví položku filtru celého čísla, která je již přítomna v balíku, nebo odstraní všechny existující výskyty uvedeného selektoru a přidá nový výskyt na konec balíku. Datová položka je obvykle uživatelská položka, ale specifické systémové datové položky lze také upravit.

## **Syntaxe pro mqSetIntegerFilter**

**mqSetIntegerFilter** (*Bag, Selector, ItemIndex, ItemValue, Operator, CompCode, Reason*)

## **Parametry pro mqSetIntegerFilter**

### **Bag (MQHBAG)-vstup**

Úchyt obalu, který má být nastaven. Musí se jednat o popisovač balíku vytvořeného uživatelem a nikoli o popisovač systémové tašky; výsledky `MQRC_SYSTEM_BAG_NOT_ALTERABLE`, pokud vámi zadaná obsluha odkazuje na systémovou vak.

### **Selector (MQLONG)-vstup**

Selektor položky, který má být upraven. Je-li selektor menší než nula (to znamená selektor systému), selektor musí být takový, který je podporován rozhraním `MQAI`; `MQRC_SELECTOR_NOT_SUPPORTED` výsledků, pokud takový není.

Je-li selektor podporovaným selektorem systému, ale je to jen pro čtení, výsledky `MQRC_SYSTEM_ITEM_NOT_ALTERABLE`.

Je-li selektor alterovatelný systémový selektor, ale je vždy selektor jediné instance a aplikace se pokusí vytvořit druhou instanci v balíku, výsledky MQR\_C\_MULTIPLE\_INSTANCE\_ERROR.

Je-li selektor nulový nebo vyšší (tj. uživatelský selektor) a byl vytvořen s volbou MQR\_CHECK\_SELECTORS nebo jako balík administrace (MQR\_ADMIN\_BAG), selektor musí být v rozsahu MQIA\_FIRST až MQIA\_LAST; MQR\_SELECTOR\_OF\_OF\_RANGE výsledků, pokud není. Pokud nebyl zadán parametr MQR\_CHECK\_SELECTORS, může být selektor libovolnou hodnotou nula nebo větší.

Pokud parametr MQIND\_ALL není zadán pro parametr *ItemIndex*, zadaný selektor musí již být obsažen v balíku; MQR\_SELECTOR\_NOT\_PRESENT výsledky, pokud není.

Pokud parametr MQIND\_ALL není zadán pro parametr *ItemIndex*, musí datový typ položky souhlasit s datovým typem, který je určen voláním volání; MQR\_SELECTOR\_WRONG\_TYPE má za následek to, že není.

### **ItemIndex (MQLONG)-vstup**

Tato hodnota identifikuje výskyt položky s uvedeným selektorem, který má být upraven. Hodnota musí být nula nebo větší nebo jedna ze speciálních hodnot popsaných v tomto tématu; pokud není žádná z těchto hodnot, výsledky MQR\_INDEX\_ERROR.

#### **Nula nebo větší**

Položka se zadaným indexem musí již být přítomna v balíku; MQR\_INDEX\_NOT\_PRESENT výsledky, pokud není. Index je počítán vzhledem k položkám v balíku, které mají zadaný selektor. Je-li například v balíku s uvedeným selektorem pět položek, platné hodnoty pro *ItemIndex* jsou 0 až 4.

#### **MQIND\_NONE**

Tato hodnota určuje, že v balíku musí být pouze jeden výskyt zadaného selektoru. Pokud existuje více než jeden výskyt, výsledky MQR\_SELECTOR\_NOT\_UNIQUE.

#### **MQINDAL\_VŠE**

To znamená, že všechny existující výskyt uvedení selektoru (jsou-li nějaké) mají být odstraněny z balíku a nový výskyt selektoru vytvořeného na konci balíku.

**Poznámka:** U selektorů systému se pořadí nezmění.

### **ItemValue (MQLONG)-vstup**

Hodnota celočíselné podmínky, která má být vložena do tašky.

### **Operator (MQLONG)-vstup**

Celočíselný operátor filtru, který má být umístěn do balíku. Platné operátory jsou ve tvaru MQR\_FOP\_\*.

### **CompCode (MQLONG)-výstup**

Kód dokončení.

### **Reason (MQLONG)-výstup**

Kód příčiny kvalifikující *CompCode*.

Z volání mqSetIntegerFilter lze vrátit následující kódy příčiny označující chybové a varovné podmínky:

#### **CHYBA MQR\_FILTER\_OPERATOR\_ERROR**

Operátor filtru není platný.

#### **CHYBA MQR\_HBAG\_ERROR**

Ovladač balíku není platný.

#### **CHYBA MQR\_INDEX\_ERROR**

Index není platný (index negativní a nikoli MQIND\_NONE nebo MQIND\_ALL).

#### **MQR\_INDEX\_NOT\_PRESENT**

V rámci balíku pro daný selektor není k dispozici žádná položka s uvedeným indexem.

#### **CHYBA INSTANCE MQR\_MULTIPLE\_INSTANCE\_**

Několik instancí selektoru systému není platné.

**MQRC\_SELECTOR\_NOT\_PRESENT**

V rámci balíku není přítomna žádná položka s uvedeným selektorem.

**MQRC\_SELECTOR\_NOT\_SUPPORTED**

Určený selektor systému není podporován rozhraním MQAI.

**MQRC\_SELECTOR\_NOT\_UNIQUE**

Hodnota MQIND\_NONE byla určena, pokud je v balíku přítomen více než jeden výskyt zadaného selektoru.

**MQRC\_SELECTOR\_OUT\_OF\_RANGE**

Selektor není v platném rozsahu pro volání.

**MQRC\_SELECTOR\_NEOPRÁVNĚNÝ\_TYP**

Datová položka má špatný datový typ pro volání.

**MQRC\_STORAGE\_NOT\_AVAILABLE**

Není k dispozici dostatečný úložný prostor.

**MQRC\_SYSTEM\_BAG\_NOT\_ALTERABLE**

Systémový balík nelze změnit nebo odstranit.

**MQRC\_SYSTEM\_ITEM\_NOT\_ALTERABLE**

Systémová položka je určena pouze pro čtení a nelze ji změnit.

## Vyvolání jazyka C pro mqSetIntegerFilter

```
mqSetIntegerFilter (Bag, Selector, ItemIndex, ItemValue, Operator,
&CompCode, &Reason);
```

Deklarujte parametry následujícím způsobem:

```
MQHBAG   Bag;           /* Bag handle */
MQLONG   Selector;     /* Selector */
MQLONG   ItemIndex;    /* Item index */
MQLONG   ItemValue;    /* Integer value */
MQLONG   Operator;     /* Item operator */
MQLONG   CompCode;     /* Completion code */
MQLONG   Reason;       /* Reason code qualifying CompCode */
```

## Vyvolání Visual Basic pro mqSetIntegerFilter

(Podporováno pouze na systému Windows .)

```
mqSetIntegerFilter Bag, Selector, ItemIndex, ItemValue, Operator,
CompCode, Reason
```

Deklarujte parametry následujícím způsobem:

```
Dim Bag       As Long 'Bag handle'
Dim Selector  As Long 'Selector'
Dim ItemIndex As Long 'Item index'
Dim ItemValue As Long 'Integer value'
Dim Operator  As Long 'Item operator'
Dim CompCode  As Long 'Completion code'
Dim Reason    As Long 'Reason code qualifying CompCode'
```

## Řetězec mqSet

Volání mqSetString buď upraví datovou položku, která je již obsažena v balíku, nebo odstraní všechny existující výskyty určeného selektoru a přidá nový výskyt na konec balíku. Datová položka je obvykle uživatelská položka, ale některé systémové datové položky lze také upravit.



## Syntaxe pro řetězec mqSet

mqSetŘetězec (*Bag, Selector, ItemIndex, Bufferlength, Buffer, CompCode, Reason*)

### Parametry pro řetězec mqSet

#### **Bag (MQHBAG)-vstup**

Úchyt obalu, který má být nastaven. Musí se jednat o popisovač balíku vytvořeného uživatelem, nikoli o popisovač systémového balíku; MQRC\_SYSTEM\_BAG\_NOT\_ALTERABLE výsledků, pokud zadáte popisovač systémové tašky.

#### **Selector (MQLONG)-vstup**

Selektor položky, který má být upraven.

Je-li selektor menší než nula (to znamená selektor systému), selektor musí být takový, který je podporován rozhraním MQAI; MQRC\_SELECTOR\_NOT\_SUPPORTED výsledků, pokud takový není.

Je-li selektor podporovaným selektorem systému, ale je to jen pro čtení, výsledky MQRC\_SYSTEM\_ITEM\_NOT\_ALTERABLE.

Je-li selektor alterovatelný systémový selektor, ale je vždy selektor jediné instance a aplikace se pokusí vytvořit druhou instanci v balíku, výsledky MQRC\_MULTIPLE\_INSTANCE\_ERROR.

Je-li selektor nulový nebo vyšší (tj. selektor uživatele) a byl vytvořen s volbou MQCBO\_CHECK\_SELECTORS nebo jako balík administrace (MQCBO\_ADMIN\_BAG), selektor musí být v rozsahu výsledků MQCA\_FIRST přes MQCA\_LAST; MQRC\_SELECTOR\_OF\_RANGE výsledků, pokud není. Pokud nebyl zadán parametr MQCBO\_CHECK\_SELECTORS, může být selektor libovolnou hodnotou nula nebo větší.

Pokud parametr MQIND\_ALL *není* zadán pro parametr *ItemIndex*, zadaný selektor musí již být obsažen v balíku; MQRC\_SELECTOR\_NOT\_PRESENT výsledky, pokud není.

Pokud parametr MQIND\_ALL *není* zadán pro parametr *ItemIndex*, musí být datový typ položky stejný jako datový typ, který je určen voláním; MQRC\_SELECTOR\_WRONG\_TYPE s výsledky, pokud není.

#### **ItemIndex (MQLONG)-vstup**

Toto identifikuje, který výskyt položky s uvedeným selektorem má být změněn. Hodnota musí být nula nebo větší nebo jedna ze speciálních hodnot popsanych v tomto tématu; pokud není žádná z těchto hodnot, výsledky MQRC\_INDEX\_ERROR.

#### **Nula nebo větší**

Položka se zadaným indexem musí již být přítomna v balíku; MQRC\_INDEX\_NOT\_PRESENT výsledky, pokud není. Index je počítán vzhledem k položkám v balíku, které mají zadaný selektor. Je-li například v balíku s uvedeným selektorem pět položek, platné hodnoty pro *ItemIndex* jsou 0 až 4.

#### **MQIND\_NONE**

Tato hodnota určuje, že v balíku musí být uveden pouze jeden výskyt zadaného selektoru. Pokud existuje více než jeden výskyt, výsledky MQRC\_SELECTOR\_NOT\_UNIQUE.

#### **MQINDAL\_VŠE**

To znamená, že všechny existující výskyty uvedeného selektoru (jsou-li nějaké) mají být odstraněny z balíku a nový výskyt selektoru vytvořeného na konci balíku.

#### **BufferLength (MQLONG)-vstup**

Délka řetězce obsaženého v argumentu *Buffer* v bajtech. Hodnota musí být nula nebo větší, nebo speciální hodnota MQBL\_NULL\_TERMINATED.

Je-li zadána hodnota MQBL\_NULL\_TERMINATED, bude řetězec oddělen první hodnotou null, která je zjištěna v řetězci.

Není-li parametr MQBL\_NULL\_TERMINATED zadán, budou do balíku vloženy znaky *BufferLength*, a to i v případě, že jsou k dispozici prázdné znaky; hodnoty null neoddělují řetězec.

**Buffer (MQCHAR x BufferLength) -vstup**

Vyrovňovací paměť obsahující znakový řetězec. Délka je dána parametrem *BufferLength*. Je-li zadána nula pro *BufferLength*, lze ukazatel null zadat pro adresu parametru *Buffer*; ve všech ostatních případech musí být pro argument *Buffer* zadána platná (nenulová) adresa.

**CompCode (MQLONG)-výstup**

Kód dokončení.

**Reason (MQLONG)-výstup**

Kód příčiny kvalifikující *CompCode*.

Následující kódy příčiny označující chybové stavy lze vrátit z volání řetězce *mqSet*:

**CHYBA MQRC\_BUFFER\_ERROR**

Parametr vyrovnávací paměti není platný (neplatná adresa parametru nebo vyrovnávací paměť není zcela přístupná).

**CHYBA MQRC\_BUFFER\_LENGTH\_ERROR**

Délka vyrovnávací paměti není platná.

**CHYBA MQRC\_HBAG\_ERROR**

Ovladač balíku není platný.

**CHYBA MQRC\_INDEX\_ERROR**

Index není platný (index negativní a nikoli MQIND\_NONE nebo MQIND\_ALL).

**MQRC\_INDEX\_NOT\_PRESENT**

V rámci balíku pro daný selektor není k dispozici žádná položka s uvedeným indexem.

**CHYBA INSTANCE MQRC\_MULTIPLE\_INSTANCE\_**

Několik instancí selektoru systému není platné.

**MQRC\_SELECTOR\_NOT\_PRESENT**

V rámci balíku není přítomna žádná položka s uvedeným selektorem.

**MQRC\_SELECTOR\_NOT\_SUPPORTED**

Určený selektor systému není podporován rozhraním MQAI.

**MQRC\_SELECTOR\_NOT\_UNIQUE**

Hodnota MQIND\_NONE byla určena, pokud je v balíku přítomen více než jeden výskyt zadaného selektoru.

**MQRC\_SELECTOR\_OUT\_OF\_RANGE**

Selektor není v platném rozsahu pro volání.

**MQRC\_SELECTOR\_NEOPRÁVNĚNÝ\_TYP**

Datová položka má špatný datový typ pro volání.

**MQRC\_STORAGE\_NOT\_AVAILABLE**

Není k dispozici dostatečný úložný prostor.

**MQRC\_SYSTEM\_BAG\_NOT\_ALTERABLE**

Systémový balík nelze změnit nebo odstranit.

**MQRC\_SYSTEM\_ITEM\_NOT\_ALTERABLE**

Systémová položka je jen pro čtení a nelze ji změnit.

**Poznámky k použití pro řetězec mqSet**

Identifikátor kódované znakové sady (CCSID) přidružený k tomuto řetězci se zkopíruje z aktuálního CCSID z obalu.

## Vyvolání jazyka C pro řetězec mqSet

```
mqSetString (Bag, Selector, ItemIndex, BufferLength, Buffer,  
&CompCode, &Reason);
```

Deklarujte parametry následujícím způsobem:

```
MQHBAG   Bag;           /* Bag handle */  
MQLONG   Selector;      /* Selector */  
MQLONG   ItemIndex;     /* Item index */  
MQLONG   BufferLength;  /* Buffer length */  
PMQCHAR  Buffer;        /* Buffer containing string */  
MQLONG   CompCode;     /* Completion code */  
MQLONG   Reason;       /* Reason code qualifying CompCode */
```

## Vyvolání Visual Basic pro řetězec mqSet

(Podporováno pouze na systému Windows .)

```
mqSetString Bag, Selector, ItemIndex, BufferLength, Buffer,  
CompCode, Reason
```

Deklarujte parametry následujícím způsobem:

```
Dim Bag           As Long   'Bag handle'  
Dim Selector      As Long   'Selector'  
Dim ItemIndex     As Long   'Item index'  
Dim BufferLength  As Long   'Buffer length'  
Dim Buffer         As String 'Buffer containing string'  
Dim CompCode     As Long   'Completion code'  
Dim Reason       As Long   'Reason code qualifying CompCode'
```

## mqSetStringFilter

Volání mqSetStringFilter buď upraví položku filtru řetězce, která je již přítomna v balíku, nebo odstraní všechny existující výskyty uvedeného selektoru a přidá nový výskyt na konec balíku. Datová položka je obvykle uživatelská položka, ale některé systémové datové položky lze také upravit.

### Syntaxe pro mqSetStringFilter

**mqSetStringFilter (Bag, Selector, ItemIndex, Bufferlength, Buffer, Operator, CompCode, Reason)**

### Parametry pro mqSetStringFilter

#### **Bag (MQHBAG)-vstup**

Úchyt obalu, který má být nastaven. Musí se jednat o popisovač balíku vytvořeného uživatelem, nikoli o popisovač systémového balíku; MQRC\_SYSTEM\_BAG\_NOT\_ALTERABLE výsledků, pokud zadáte popisovač systémové tašky.

#### **Selector (MQLONG)-vstup**

Selektor položky, který má být upraven.

Je-li selektor menší než nula (to znamená selektor systému), selektor musí být takový, který je podporován rozhraním MQAI; MQRC\_SELECTOR\_NOT\_SUPPORTED výsledků, pokud takový není.

Je-li selektor podporovaným selektorem systému, ale je to jen pro čtení, výsledky MQRC\_SYSTEM\_ITEM\_NOT\_ALTERABLE.

Je-li selektor alterovatelný systémový selektor, ale je vždy selektor jediné instance a aplikace se pokusí vytvořit druhou instanci v balíku, výsledky MQRC\_MULTIPLE\_INSTANCE\_ERROR.

Je-li selektor nulový nebo vyšší (tj. selektor uživatele) a byl vytvořen s volbou MQCBO\_CHECK\_SELECTORS nebo jako balík administrace (MQCBO\_ADMIN\_BAG), selektor musí být v rozsahu výsledků MQCA\_FIRST přes MQCA\_LAST; MQRC\_SELECTOR\_OF\_RANGE výsledků, pokud není. Pokud nebyl zadán parametr MQCBO\_CHECK\_SELECTORS, může být selektor libovolnou hodnotou nula nebo větší.

Pokud parametr MQIND\_ALL není zadán pro parametr *ItemIndex*, zadaný selektor musí již být obsažen v balíku; MQRC\_SELECTOR\_NOT\_PRESENT výsledky, pokud není.

Pokud parametr MQIND\_ALL není zadán pro parametr *ItemIndex*, musí být datový typ položky stejný jako datový typ, který je určen voláním; MQRC\_SELECTOR\_WRONG\_TYPE s výsledky, pokud není.

### **ItemIndex (MQLONG)-vstup**

Toto identifikuje, který výskyt položky s uvedeným selektorem má být změněn. Hodnota musí být nula nebo větší nebo jedna ze speciálních hodnot popsanych v tomto tématu; pokud není žádná z těchto hodnot, výsledky MQRC\_INDEX\_ERROR.

#### **Nula nebo větší**

Položka se zadaným indexem musí již být přítomna v balíku; MQRC\_INDEX\_NOT\_PRESENT výsledky, pokud není. Index je počítán vzhledem k položkám v balíku, které mají zadaný selektor. Je-li například v balíku s uvedeným selektorem pět položek, platné hodnoty pro *ItemIndex* jsou 0 až 4.

#### **MQIND\_NONE**

Tato hodnota určuje, že v balíku musí být uveden pouze jeden výskyt zadaného selektoru. Pokud existuje více než jeden výskyt, výsledky MQRC\_SELECTOR\_NOT\_UNIQUE.

#### **MQINDAL\_VŠE**

To znamená, že všechny existující výskyt uvedení selektoru (jsou-li nějaké) mají být odstraněny z balíku a nový výskyt selektoru vytvořeného na konci balíku.

### **BufferLength (MQLONG)-vstup**

Délka řetězce podmínky obsažené v parametru *Buffer* v bajtech. Hodnota musí být nula nebo větší, nebo speciální hodnota MQBL\_NULL\_TERMINATED.

Je-li zadána hodnota MQBL\_NULL\_TERMINATED, bude řetězec oddělen první hodnotou null, která je zjištěna v řetězci.

Není-li parametr MQBL\_NULL\_TERMINATED zadán, budou do balíku vloženy znaky *BufferLength*, a to i v případě, že jsou k dispozici prázdné znaky; hodnoty null neoddělují řetězec.

### **Buffer (MQCHAR x BufferLength) -vstup**

Vyrovňovací paměť obsahující znakový řetězec podmínky. Délka je dána parametrem *BufferLength*. Je-li zadána nula pro *BufferLength*, lze ukazatel null zadat pro adresu parametru *Buffer*; ve všech ostatních případech musí být pro argument *Buffer* zadána platná (nenulová) adresa.

### **Operator (MQLONG x Operator) -vstup**

Operátor řetězce filtru, který má být umístěn do balíku. Platné operátory jsou ve tvaru MQCFOP\_\*

### **CompCode (MQLONG)-výstup**

Kód dokončení.

### **Reason (MQLONG)-výstup**

Kód příčiny kvalifikující *CompCode*.

V volání mqSetStringFilter mohou být vráceny následující kódy příčiny označující chybové stavy:

**CHYBA MQRC\_BUFFER\_ERROR**

Parametr vyrovnávací paměti není platný (neplatná adresa parametru nebo vyrovnávací paměť není zcela přístupná).

**CHYBA MQRC\_BUFFER\_LENGTH\_ERROR**

Délka vyrovnávací paměti není platná.

**CHYBA MQRC\_FILTER\_OPERATOR\_ERROR**

Ovladač balíku není platný.

**CHYBA MQRC\_HBAG\_ERROR**

Ovladač balíku není platný.

**CHYBA MQRC\_INDEX\_ERROR**

Index není platný (index negativní a nikoli MQIND\_NONE nebo MQIND\_ALL).

**MQRC\_INDEX\_NOT\_PRESENT**

V rámci balíku pro daný selektor není k dispozici žádná položka s uvedeným indexem.

**CHYBA INSTANCE MQRC\_MULTIPLE\_INSTANCE\_**

Několik instancí selektoru systému není platné.

**MQRC\_SELECTOR\_NOT\_PRESENT**

V rámci balíku není přítomna žádná položka s uvedeným selektorem.

**MQRC\_SELECTOR\_NOT\_SUPPORTED**

Určený selektor systému není podporován rozhraním MQAI.

**MQRC\_SELECTOR\_NOT\_UNIQUE**

Hodnota MQIND\_NONE byla určena, pokud je v balíku přítomen více než jeden výskyt zadaného selektoru.

**MQRC\_SELECTOR\_OUT\_OF\_RANGE**

Selektor není v platném rozsahu pro volání.

**MQRC\_SELECTOR\_NEOPRÁVNĚNÝ\_TYP**

Datová položka má špatný datový typ pro volání.

**MQRC\_STORAGE\_NOT\_AVAILABLE**

Není k dispozici dostatečný úložný prostor.

**MQRC\_SYSTEM\_BAG\_NOT\_ALTERABLE**

Systémový balík nelze změnit nebo odstranit.

**MQRC\_SYSTEM\_ITEM\_NOT\_ALTERABLE**

Systémová položka je jen pro čtení a nelze ji změnit.

**Poznámky k použití pro mqSetStringFilter**

Identifikátor kódované znakové sady (CCSID) přidružený k tomuto řetězci se zkopíruje z aktuálního CCSID z obalu.

**Vyvolání jazyka C pro mqSetStringFilter**

```
mqSetStringFilter (Bag, Selector, ItemIndex, BufferLength, Buffer,
Operator, &CompCode, &Reason);
```

Deklarujte parametry následujícím způsobem:

```
MQHBAG    Bag;           /* Bag handle */
MQLONG    Selector;      /* Selector */
MQLONG    ItemIndex;     /* Item index */
MQLONG    BufferLength;   /* Buffer length */
PMQCHAR   Buffer;        /* Buffer containing string */
MQLONG    Operator;      /* Item operator */
MQLONG    CompCode;      /* Completion code */
MQLONG    Reason;       /* Reason code qualifying CompCode */
```

## Vyvolání Visual Basic pro mqSetStringFilter

(Podporováno pouze na systému Windows .)

```
mqSetStringFilter Bag, Selector, ItemIndex, BufferLength, Buffer,  
Operator, CompCode, Reason
```

Deklarujte parametry následujícím způsobem:

```
Dim Bag           As Long   'Bag handle'  
Dim Selector      As Long   'Selector'  
Dim ItemIndex     As Long   'Item index'  
Dim BufferLength  As Long   'Buffer length'  
Dim Buffer         As String 'Buffer containing string'  
Dim Operator      As Long   'Item operator'  
Dim CompCode     As Long   'Completion code'  
Dim Reason       As Long   'Reason code qualifying CompCode'
```

### mqTrim

Volání mqTrim ořízne mezery z prázdného řetězce, a pak jej ukončí s hodnotou null.

### Syntaxe pro mqTrim

**mqTrim (BufferLength, Buffer, String, CompCode, Reason)**

### Parametry příkazu mqTrim

#### **BufferLength (MQLONG)-vstup**

Délka v bajtech vyrovnávací paměti obsahující řetězec doplněný mezerami. Musí být nula nebo větší.

#### **Buffer (MQCHAR × BufferLength)-vstup**

Buffer obsahující prázdný řetězec doplněný o prázdný řetězec. Délka je dána parametrem *BufferLength* . Je-li zadána nula pro *BufferLength* , lze ukazatel null zadat pro adresu parametru *Buffer* ; ve všech ostatních případech musí být pro argument *Buffer* zadána platná (nenulová) adresa.

#### **String (MQCHAR × (BufferLength + 1))-výstup**

Vyrovnávací paměť pro přijetí řetězce ukončeného znakem null. Délka této vyrovnávací paměti musí být alespoň o jeden bajt větší než hodnota parametru *BufferLength* .

#### **CompCode (MQLONG)-výstup**

Kód dokončení.

#### **Reason (MQLONG)-výstup**

Kód příčiny kvalifikující *CompCode* .

Z volání mqTrim mohou být vráceny následující kódy příčiny označující chybové stavy:

#### **CHYBA MQRC\_BUFFER\_ERROR**

Parametr vyrovnávací paměti není platný (neplatná adresa parametru nebo vyrovnávací paměť není zcela přístupná).

#### **CHYBA MQRC\_BUFFER\_LENGTH\_ERROR**

Délka vyrovnávací paměti není platná.

#### **CHYBA MQRC\_STRING\_ERROR**

Řetězcový parametr není platný (neplatná adresa parametru nebo vyrovnávací paměť není zcela přístupná).

## Poznámky k použití pro mqTrim

1. Pokud jsou dva ukazatele vyrovnávací paměti stejné, úprava se provádí na místě. Nejsou-li stejné, zkopíruje se prázdný řetězec do prázdné vyrovnávací paměti řetězce typu null. Po zkopírování je vyrovnávací paměť skenována zpět od konce do doby, než je nalezen nemezerový znak. Počet bajtů za nemezerový znak se pak přepíše znakem hex 00.
2. Pokud se *String* a *Buffer* částečně překrývají, výsledek není definován.

## Vyvolání jazyka C pro mqTrim

```
mqTrim (BufferLength, Buffer, String, &CompCode, &Reason);
```

Deklarujte parametry následujícím způsobem:

```
MQLONG   BufferLength;    /* Buffer length */
PMQCHAR  Buffer;          /* Buffer containing blank-padded string */
MQCHAR   String[n+1];   /* String with blanks discarded */
MQLONG   CompCode;      /* Completion code */
MQLONG   Reason;        /* Reason code qualifying CompCode */
```

**Poznámka:** Toto volání není podporováno ve Visual Basic.

## Balík mqTruncate

Volání mqTruncateBag snižuje počet uživatelských položek v tašce uživatele na zadanou hodnotu odstraněním uživatelských položek z konce balíku.

## Syntaxe pro příkaz mqTruncateBag

**mqTruncateBag** (*Bag*, *ItemCount*, *CompCode*, *Reason*)

## Parametry pro balík mqTruncateBag

### **Bag (MQHBAG)-vstup**

Popisovač obalu, který má být oříznut. Musí se jednat o popisovač balíku vytvořeného uživatelem, nikoli o popisovač systémového balíku; MQRC\_SYSTEM\_BAG\_NOT\_ALTERABLE výsledků, pokud zadáte popisovač systémové tašky.

### **ItemCount (MQLONG)-vstup**

Počet položek uživatele, které mají zůstat v balíku po oříznutí. Nula je platná hodnota.

**Poznámka:** Argument *ItemCount* je počet datových položek, nikoli počet jedinečných selektorů. (Existuje-li jeden nebo více selektorů, které se vyskytují vícekrát v balíku, bude před oříznutím existovat méně selektorů než datových položek.) Datové položky se odstraní z konce vaku, v opačném pořadí, do kterého byly přidány do tašky.

Pokud zadané číslo překročí počet uživatelských položek, které jsou momentálně v balíku, výsledky MQRC\_ITEM\_COUNT\_ERROR.

### **CompCode (MQLONG)-výstup**

Kód dokončení.

### **Reason (MQLONG)-výstup**

Kód příčiny kvalifikující *CompCode*.

Následující kódy příčiny označující chybové stavy mohou být vráceny z volání mqTruncateBag:

#### **CHYBA MQRC\_HBAG\_ERROR**

Ovladač balíku není platný.

### CHYBA MQR\_ITEM\_COUNT\_ERROR

Parametr *ItemCount* není platný (hodnota překračuje počet uživatelských datových položek v balíku).

### MQR\_SYSTEM\_BAG\_NOT\_ALTERABLE

Systémový balík nelze změnit nebo odstranit.

## Poznámky k použití pro objekt Bag mqTruncate

1. Systémové položky v balíku nejsou ovlivněny příkazem mqTruncateBag; volání nelze použít ke zkrácení systémových pytlů.
2. mqTruncateBag s nulovou hodnotou *ItemCount* není stejný jako volání mqClearBag. První odstraní všechny uživatelské položky, ale ponechá systémové položky neporušené a poslední jmenovaná odstraní všechny uživatelské položky a resetuje systémové položky na jejich počáteční hodnoty.

## Vyvolání jazyka C pro balík mqTruncateBag

```
mqTruncateBag (Bag, ItemCount, &CompCode, &Reason);
```

Deklarujte parametry následujícím způsobem:

```
MQHBAG   hBag;           /* Bag handle */
MQLONG   ItemCount;      /* Number of items to remain in bag */
MQLONG   CompCode;      /* Completion code */
MQLONG   Reason;        /* Reason code qualifying CompCode */
```

## Vyvolání Visual Basic pro balík mqTruncateBag

(Podporováno pouze na systému Windows .)

```
mqTruncateBag Bag, ItemCount, CompCode, Reason
```

Deklarujte parametry následujícím způsobem:

```
Dim Bag           As Long 'Bag handle'
Dim ItemCount     As Long 'Number of items to remain in bag'
Dim CompCode      As Long 'Completion code'
Dim Reason        As Long 'Reason code qualifying CompCode'
```

## Selektory MQAI

Položky v pytlích jsou identifikovány *selektorem*, který slouží jako identifikátor pro danou položku. Existují dva typy selektorů, *selektory uživatele* a *selektor systému*.

### Uživatelské selektory

Selektory uživatelů mají hodnoty, které jsou nulové nebo kladné. Pro administraci objektů produktu MQSeries jsou platné selektory uživatele již definovány následujícími konstantami:

- MQCA\_\* a MQIA\_\* (atributy objektu)
- MQCACF\_\* a MQIACF\_\* (položky týkající se specificky PCF)
- MQCACH\_\* a MQIACH\_\* (atributy kanálu)

V případě uživatelských zpráv je význam selektoru uživatele definován aplikací.

Následující další selektory uživatelů jsou představeny rozhraním MQAI:



### **MQIACF\_DOTAZ**

Identifikuje atribut objektu IBM MQ , který má být vrácen příkazem Inquire.

### **MQHA\_BAG\_HANDLE.**

Označuje kabelku nacházející se v jiném sáčku.

### **NEJPRVE MQHA\_FIRST**

Dolní limit pro selektory popisovače.

### **MQHA\_LAST**

Horní limit pro selektory popisovače.

### **MQHA\_LAST\_USED**

Horní limit pro poslední přidělený selektor popisovače.

### **MQCA\_USER\_LIST**

Výchozí selektor uživatele. Podporováno pouze na Visual Basic. Tento selektor podporuje znakový typ a reprezentuje výchozí hodnotu použitou, pokud je argument *Selector* vynechán na voláních mqAdd\*, mqSet\* nebo mqInquire\*.

### **MQIA\_USER\_LIST**

Výchozí selektor uživatele. Podporováno pouze na Visual Basic. Tento selektor podporuje celočíselný typ a reprezentuje výchozí hodnotu použitou, pokud je argument *Selector* vynechán na voláních mqAdd\*, mqSet\* nebo mqInquire\*.

## **Systémové selektory**

Selektory systému mají záporné hodnoty. Následující selektory systému jsou obsaženy v balíku, když je vytvořen:

### **MQIAFY\_BAG\_OPTIONS**

Volby vytvoření balíku. Součtování voleb použitých k vytvoření balíku. Tento selektor nemůže být změněn uživatelem.

### **ID\_SADY\_ZÁSADY\_MQIASY\_CODE\_LIST\_ID**

Identifikátor znakové sady pro znakové datové položky v balíku. Počáteční hodnota je znaková sada správce front.

Hodnota v tašce se používá při vstupu do volání mqExecute a nastavení při ukončení volání mqExecute . To platí také v případě, že jsou znakové řetězce přidány nebo upraveny v balíku.

### **PŘÍKAZ MQIAS\_COMMAND**

Identifikátor příkazu PCF. Platné hodnoty jsou konstanty MQCMD\_\*. Pro zprávy uživatele by měla být použita hodnota MQCMD\_NONE. Počáteční hodnota je MQCMD\_NONE.

Hodnota v tašce se používá při zadávání volání do souborů mqPutBag a mqBagToBuffer a nastavení na výstupu z volání mqExecute, mqGetBag a mqBufferToBag .

### **MQIAS\_COMP\_CODE**

Kód dokončení. Platné hodnoty jsou konstanty MQCC\_\*. Počáteční hodnota je MQCC\_OK.

Hodnota v tašce se používá při zadávání volání do volání mqExecute, mqPutBag a mqBagToBuffer a nastavení na výstupu z volání mqExecute, mqGetBag a mqBufferToBag .

### **MQIARY\_CONTROL**

Řídící volby PCF. Platné hodnoty jsou konstanty MQCFC\_\*. Počáteční hodnota je MQCFC\_LAST.

Hodnota v tašce se používá při zadávání volání do volání mqExecute, mqPutBag a mqBagToBuffer a nastavení na výstupu z volání mqExecute, mqGetBag a mqBufferToBag .

### **MQIADY\_MSG\_SEQ\_NUMBER**

Pořadové číslo zprávy PCF. Platné hodnoty jsou 1 nebo vyšší. Počáteční hodnota je 1.

Hodnota v tašce se používá při zadávání volání do volání mqExecute, mqPutBag a mqBagToBuffer a nastavení na výstupu z volání mqExecute, mqGetBag a mqBufferToBag .

### **NADÁVACÍ\_DŮVOD**

Kód příčiny. Platné hodnoty jsou konstanty MQRC\_\*. Počáteční hodnota je MQRC\_NONE.

Hodnota v tašce se používá při zadávání volání do volání mqExecute, mqPutBag a mqBagToBuffer a nastavení na výstupu z volání mqExecute, mqGetBag a mqBufferToBag .

#### **TYP MQIAS\_TYPE**

Typ příkazu PCF. Platné hodnoty jsou konstanty MQCFT\_\*. Pro zprávy uživatele by měla být použita hodnota MQCFT\_USER. Počáteční hodnota je MQCFT\_USER pro balíky vytvořené jako uživatelské pytle a příkaz MQCFT\_COMMAND pro balíky vytvořené jako administrativní nebo příkazové balíky.

Hodnota v tašce se používá při zadávání volání do volání mqExecute, mqPutBag a mqBagToBuffer a nastavení na výstupu z volání mqExecute, mqGetBag a mqBufferToBag .

#### **NADÁVACÍ\_VERZE**

Verze PCF. Platné hodnoty jsou konstanty MQCFH\_VERSION\_\*. Počáteční hodnota je MQCFH\_VERSION\_1.

Je-li hodnota v balíku nastavena na jinou hodnotu než MQCFH\_VERSION\_1, bude hodnota použita při zadávání volání do volání mqExecute, mqPutBag a mqBagToBuffer . Je-li hodnota v balíku v MQCFH\_VERSION\_1, verze PCF je nejnižší hodnota požadovaná pro struktury parametrů, které jsou přítomny ve zprávě.

Hodnota v balíku se nastavuje při ukončení z volání mqExecute, mqGetBag a mqBufferToBag .

## **Příklad kódu**

Zde je několik příkladů použití volání mqExecute .

Příklad znázorní na obrázku [Obrázek 38 na stránce 2026](#) vytvoří lokální frontu (s maximální délkou zprávy 100 bajtů) ve správci front:

```
/* Create a bag for the data you want in your PCF message */
mqCreateBag(MQCBO_ADMIN_BAG, &hbagRequest)

/* Create a bag to be filled with the response from the command server */
mqCreateBag(MQCBO_ADMIN_BAG, &hbagResponse)

/* Create a queue */
/* Supply queue name */
mqAddString(hbagRequest, MQCA_Q_NAME, "QBERT")

/* Supply queue type */
mqAddString(hbagRequest, MQIA_Q_TYPE, MQQT_LOCAL)

/* Maximum message length is an optional parameter */
mqAddString(hbagRequest, MQIA_MAX_MSG_LENGTH, 100)

/* Ask the command server to create the queue */
mqExecute(MQCMD_CREATE_Q, hbagRequest, hbagResponse)

/* Tidy up memory allocated */
mqDeleteBag(hbagRequest)
mqDeleteBag(hbagResponse)
```

*Obrázek 38. Vytvoření lokální fronty pomocí příkazu mqExecute*

Příklad uvedený v obrázku [Obrázek 39 na stránce 2027](#) inquires about all attributes of a particular queue. Volání Inquiry mqAddidentifikuje všechny atributy objektu IBM MQ fronty, které mají být vráceny parametrem Inquire pro příkaz mqExecute.

```

/* Create a bag for the data you want in your PCF message */
mqCreateBag(MQCBO_ADMIN_BAG, &hbagRequest)

/* Create a bag to be filled with the response from the command server */
mqCreateBag(MQCBO_ADMIN_BAG, &hbagResponse)

/* Inquire about a queue by supplying its name */
/* (other parameters are optional) */
mqAddString(hbagRequest, MQCA_Q_NAME, "QBERT")

/* Request the command server to inquire about the queue */
mqExecute(MQCMD_INQUIRE_Q, hbagRequest, hbagResponse)

/* If it worked, the attributes of the queue are returned */
/* in a system bag within the response bag */
mqInquireBag(hbagResponse, MQHA_BAG_HANDLE, 0, &hbagAttributes)

/* Inquire the name of the queue and its current depth */
mqInquireString(hbagAttributes, MQCA_Q_NAME, &stringAttribute)
mqInquireString(hbagAttributes, MQIA_CURRENT_Q_DEPTH, &integerAttribute)

/* Tidy up memory allocated */
mqDeleteBag(hbagRequest)
mqDeleteBag(hbagResponse)

```

*Obrázek 39. Použití příkazu mqExecute k dotazu na atributy fronty*

Použití příkazu mqExecute je nejjednodušším způsobem správy produktu IBM MQ, ale lze použít volání nižší úrovně, mqBagToBuffer a mqBufferToBag. Další informace o použití těchto volání naleznete v části Úvod do rozhraní MQAI ( IBM MQ Administration Interface).

Vzorové programy viz Příklady použití rozhraní MQAI.



## Poznámky

---

Tyto informace byly vyvinuty pro produkty a služby poskytované v USA.

Společnost IBM nemusí nabízet produkty, služby nebo funkce uvedené v tomto dokumentu v jiných zemích. Informace o produktech a službách, které jsou ve vaší oblasti aktuálně dostupné, získáte od místního zástupce společnosti IBM. Odkazy na produkty, programy nebo služby společnosti IBM v této publikaci nejsou míněny jako vyjádření nutnosti použití pouze uvedených produktů, programů či služeb společnosti IBM. Místo toho lze použít jakýkoli funkčně ekvivalentní produkt, program nebo službu, které neporušují žádná práva k duševnímu vlastnictví IBM. Ověření funkčnosti produktu, programu nebo služby pocházející od jiného výrobce je však povinností uživatele.

Společnost IBM může vlastnit patenty nebo nevyřízené žádosti o patenty zahrnující předměty popsané v tomto dokumentu. Vlastnictví tohoto dokumentu neposkytuje licenci k těmto patentům. Dotazy týkající se licencí můžete posílat písemně na adresu:

IBM Director of Licensing  
IBM Corporation  
North Castle Drive  
Armonk, NY 10504-1785  
U.S.A.

Odpovědi na dotazy týkající se licencí pro dvoubajtové znakové sady (DBCS) získáte od oddělení IBM Intellectual Property Department ve vaší zemi, nebo tyto dotazy můžete zasílat písemně na adresu:

Intellectual Property Licensing  
Legal and Intellectual Property Law  
IBM Japan, Ltd.  
19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku  
Tokyo 103-8510, Japan

**Následující odstavec se netýká Velké Británie nebo kterékoliv jiné země, kde taková opatření odporují místním zákonům:** SPOLEČNOST INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION TUTO PUBLIKACI POSKYTUJE TAKOVOU, "JAKÁ JE", BEZ JAKÝCHKOLIV ZÁRUK, VYJÁDŘENÝCH VÝSLOVNĚ NEBO VYPLÝVAJÍCÍCH Z OKOLNOSTÍ, VČETNĚ, A TO ZEJMÉNA, ZÁRUK NEPORUŠENÍ PRÁV TŘETÍCH STRAN, PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL VYPLÝVAJÍCÍCH Z OKOLNOSTÍ. Některé právní řády u určitých transakcí nepřipouštějí vyloučení záruk výslovně vyjádřených nebo vyplývajících z okolností, a proto se na vás toto omezení nemusí vztahovat.

Uvedené údaje mohou obsahovat technické nepřesnosti nebo typografické chyby. Údaje zde uvedené jsou pravidelně upravovány a tyto změny budou zahrnuty v nových vydáních této publikace. Společnost IBM může kdykoli bez upozornění provádět vylepšení nebo změny v produktech či programech popsaných v této publikaci.

Veškeré uvedené odkazy na webové stránky, které nespravuje společnost IBM, jsou uváděny pouze pro referenci a v žádném případě neslouží jako záruka funkčnosti těchto webů. Materiály uvedené na tomto webu nejsou součástí materiálů pro tento produkt IBM a použití uvedených stránek je pouze na vlastní nebezpečí.

Společnost IBM může použít nebo distribuovat jakékoli informace, které jí sdělíte, libovolným způsobem, který společnost považuje za odpovídající, bez vyžádání vašeho svolení.

Vlastníci licence k tomuto programu, kteří chtějí získat informace o možnostech (i) výměny informací s nezávisle vytvořenými programy a jinými programy (včetně tohoto) a (ii) oboustranného využití vyměňovaných informací, mohou kontaktovat informační středisko na adrese:

IBM Corporation  
Koordinátor spolupráce softwaru, oddělení 49XA  
148 00 Praha 4-Chodby

148 00 Praha 4-Chodov  
U.S.A.

Poskytnutí takových informací může být podmíněno dodržením určitých podmínek a požadavků zahrnujících v některých případech uhrazení stanoveného poplatku.

IBM poskytuje licencovaný program popsany v těchto informacích a veškeré dostupné licencované materiály na základě podmínek smlouvy IBM Customer Agreement, IBM International Program License Agreement nebo jiné ekvivalentní smlouvy mezi námi.

Jakékoli údaje o výkonnosti obsažené v této publikaci byly zjištěny v řízeném prostředí. Výsledky získané v jakémkoli jiném operačním prostředí se proto mohou výrazně lišit. Některá měření mohla být prováděna na vývojových verzích systémů a není zaručeno, že tato měření budou stejná i na běžně dostupných systémech. Některá měření mohla být navíc odhadnuta pomocí extrapolace. Skutečné výsledky mohou být jiné. Čtenáři tohoto dokumentu by měli zjistit použitelné údaje pro své specifické prostředí.

Informace týkající se produktů jiných výrobců pocházejí od dodavatelů těchto produktů, z jejich veřejných oznámení nebo z jiných veřejně dostupných zdrojů. Společnost IBM tyto produkty netestovala a nemůže potvrdit správný výkon, kompatibilitu ani žádné jiné výroky týkající se produktů jiných výrobců než IBM. Otázky týkající se kompatibility produktů jiných výrobců by měly být směřovány dodavatelům těchto produktů.

Veškerá tvrzení týkající se budoucího směru vývoje nebo záměrů společnosti IBM se mohou bez upozornění změnit nebo mohou být zrušena a reprezentují pouze cíle a plány společnosti.

Tyto údaje obsahují příklady dat a sestav používaných v běžných obchodních operacích. Aby byla představa úplná, používají se v příkladech jména osob a názvy společností, značek a produktů. Všechna tato jména a názvy jsou fiktivní a jejich podobnost se jmény, názvy a adresami používanými ve skutečnosti je zcela náhodná.

#### LICENČNÍ INFORMACE:

Tyto informace obsahují ukázkové aplikační programy ve zdrojovém jazyce ilustrující programovací techniky na různých operačních platformách. Tyto ukázkové programy můžete bez závazků vůči společnosti IBM jakýmkoli způsobem kopírovat, měnit a distribuovat za účelem vývoje, používání, odbytu či distribuce aplikačních programů odpovídajících rozhraní API pro operační platformu, pro kterou byly ukázkové programy napsány. Tyto příklady nebyly plně testovány za všech podmínek. Společnost IBM proto nemůže zaručit spolehlivost, upotřebitelnost nebo funkčnost těchto programů.

Při prohlížení těchto dokumentů v elektronické podobě se nemusí zobrazit všechny fotografie a barevné ilustrace.

## Informace o programovacím rozhraní

---

Informace programátorských rozhraní, je-li poskytnuta, vám pomohou vytvořit aplikační software pro použití s tímto programem.

Tato příručka obsahuje informace o zamýšlených programovacích rozhraních, které umožňují zákazníkům psát programy za účelem získání služeb produktu WebSphere MQ.

Tyto informace však mohou obsahovat i diagnostické údaje a informace o úpravách a ladění. Informace o diagnostice, úpravách a vyladění jsou poskytovány jako podpora ladění softwarových aplikací.

**Důležité:** Nepoužívejte tyto informace o diagnostice, úpravách a ladění jako programátorské rozhraní, protože se mohou měnit.

## Ochranné známky

---

IBM, logo IBM, ibm.com jsou ochranné známky společnosti IBM Corporation, registrované v mnoha jurisdikcích po celém světě. Aktuální seznam ochranných známek IBM je k dispozici na webu na stránce "Copyright and trademark information" [www.ibm.com/legal/copytrade.shtml](http://www.ibm.com/legal/copytrade.shtml). Ostatní názvy produktů a služeb mohou být ochrannými známkami společnosti IBM nebo jiných společností.

Microsoft a Windows jsou ochranné známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a případně v dalších jiných zemích.

UNIX je registrovaná ochranná známka skupiny The Open Group ve Spojených státech a případně v dalších jiných zemích.

Linux je registrovaná ochranná známka Linuse Torvaldse ve Spojených státech a případně v dalších jiných zemích.

Tento produkt obsahuje software vyvinutý v rámci projektu Eclipse Project (<http://www.eclipse.org/>).

Java a všechny ochranné známky a loga založené na termínu Java jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Oracle anebo příbuzných společností.









Číslo položky:

(1P) P/N: