

8.0

IBM MQ 에 대한 모니터링 및 성능

IBM

참고

이 정보와 이 정보가 지원하는 제품을 사용하기 전에, [321 페이지의 『주의사항』](#)에 있는 정보를 확인하십시오.

이 개정판은 새 개정판에 별도로 명시하지 않는 한, IBM® MQ의 버전 8 릴리스 0 및 모든 후속 릴리스와 수정에 적용됩니다.

IBM은 귀하가 IBM으로 보낸 정보를 귀하의 권리를 침해하지 않는 범위 내에서 적절하다고 생각하는 방식으로 사용하거나 배포할 수 있습니다.

© Copyright International Business Machines Corporation 2007, 2023.

목차

모니터링 및 성능.....	5
IBM MQ 네트워크 모니터링.....	5
이벤트 모니터링.....	5
메시지 모니터링.....	52
회계 및 통계 메시지.....	122
애플리케이션 활동 추적.....	182
실시간 모니터링.....	258
클러스터 모니터링.....	269
성능 및 자원 사용 모니터링.....	272
IBM MQ 네트워크 성능 조정.....	309
클라이언트 및 서버 연결 채널 조정.....	309
분산 발행/구독 네트워크 성능 조정.....	310
토픽 트리에서 불필요한 토픽 수 감소.....	318
주의사항.....	321
프로그래밍 인터페이스 정보.....	322
상표.....	322

모니터링 및 성능

이 절의 모니터링 정보와 지침 및 특정 성능 조정 팁을 사용하면 큐 관리자 네트워크의 성능을 개선할 수 있습니다.

큐 관리자 네트워크의 크기와 복잡도에 따라서 네트워크 모니터링으로부터 다양한 정보를 얻을 수 있습니다. 해당 정보를 특정 성능 조정 팁에서 제공되는 정보와 함께 사용하여 네트워크 성능을 조정할 수 있습니다.

IBM MQ 네트워크 모니터링

큐 관리자 네트워크가 실행 중인 방식에 대한 특정 기타 정보와 통계를 확보하도록 다양한 모니터링 기술이 IBM MQ에서 사용 가능합니다. 이 절의 모니터링 정보 및 지침을 사용하면 큐 관리자 네트워크의 성능을 향상시키는 데 도움이 될 수 있습니다.

다음 목록에서는 큐 관리자 네트워크를 모니터링하는 이유에 대한 예를 제공합니다.

- 큐 관리자 네트워크에서 문제점을 감지합니다.
- 큐 관리자 네트워크에서 문제점의 원인을 판별하는 데 도움을 줍니다.
- 큐 관리자 네트워크의 효율성을 향상시킵니다.
- 큐 관리자 네트워크의 실행에 익숙해집니다.
- 큐 관리자 네트워크가 올바르게 실행 중인지 확인합니다.
- 특정 이벤트가 발생하면 메시지를 생성합니다.
- 메시지 활동을 기록합니다.
- 마지막으로 알려진 메시지 위치를 판별합니다.
- 실시간으로 큐 관리자 네트워크의 다양한 통계를 검사합니다.
- 감사 추적을 생성합니다.
- 애플리케이션 자원 사용법을 설명합니다.
- 용량 계획.

이벤트 모니터링

이벤트 모니터링은 큐 관리자 네트워크에서 도구 이벤트 발생을 감지하는 프로세스입니다. 도구 이벤트는 큐 관리자나 채널 인스턴스에서 감지되는 이벤트의 논리적 조합입니다. 이러한 이벤트 때문에 큐 관리자나 채널 인스턴스가 이벤트 메시지라는 특정 메시지를 이벤트 큐에 넣게 됩니다.

IBM MQ 도구 이벤트에서는 큐 관리자에서 오류, 경고 및 기타 중요한 발생에 대한 정보를 제공합니다. 이 이벤트를 사용하여 큐 관리자 네트워크에서 큐 관리자의 조작을 모니터링하여 다음 목표를 이룹니다.

- 큐 관리자 네트워크에서 문제점을 감지합니다.
- 큐 관리자 네트워크에서 문제점의 원인을 판별하는 데 도움을 줍니다.
- 감사 추적을 생성합니다.
- 큐 관리자 상태 변경에 반응합니다.

관련 참조

[8 페이지의 『이벤트 유형』](#)

큐 관리자 또는 채널 인스턴스가 보고할 수 있는 도구 이벤트의 유형을 보려면 이 페이지를 사용하십시오.

관련 정보

[이벤트 메시지 참조](#)

[이벤트 메시지 형식](#)

도구 이벤트

도구 이벤트는 큐 관리자나 채널 인스턴스가 이벤트 큐에서 이벤트 메시지라는 특수 메시지를 감지하여 넣는 조건의 논리 결합입니다.

IBM MQ 도구 이벤트에서는 큐 관리자에서 오류, 경고 및 기타 중요한 발생에 대한 정보를 제공합니다. 이들 이벤트를 사용하여 큐 관리자의 조작을(z/OS®용 Tivoli® NetView® 같은 다른 메소드를 사용하여) 모니터링할 수 있습니다.

[7 페이지의 그림 1](#)에서는 도구 이벤트의 개념을 설명합니다.




그림 1. 도구 이벤트 이해

이벤트 모니터링 애플리케이션

이벤트를 사용하여 큐 관리자를 모니터링하는 애플리케이션은 다음 요소를 포함해야 합니다.

1. 네트워크의 큐 관리자 간에 채널을 설정하십시오.

2. 필요한 데이터 변환을 구현하십시오. 데이터 변환의 일반 규칙이 적용됩니다. 예를 들어, z/OS 큐 관리자에서 UNIX 시스템 큐 관리자의 이벤트를 모니터링하는 경우 EBCDIC를 ASCII로 변환하는지 확인하십시오.

이벤트 큐를 통해 이벤트 알림

적절한 이벤트 큐가 정의된 경우, 이벤트가 발생하면 큐 관리자는 이벤트 큐에 이벤트 메시지를 넣습니다(put). 이벤트 메시지는 다음 단계를 수행하는 적당한 MQI 애플리케이션 프로그램을 작성하여 검색할 수 있는 이벤트에 관한 정보를 포함합니다.

- 큐에서 메시지를 가져오십시오.
- 이벤트 데이터를 추출하도록 메시지를 처리하십시오.

관련 정보는 이벤트 메시지의 형식을 설명합니다.

이벤트를 발생시키는 조건

다음 목록은 도구 이벤트를 발생시킬 수 있는 조건 예제를 제공합니다.

- 큐에 있는 메시지 수에 대한 임계값 한계에 도달했습니다.
- 채널 인스턴스가 시작되거나 중지됩니다.
- 큐 관리자가 활성이 되거나 중지하도록 요청됩니다.
- 애플리케이션은 IBM MQ for IBM i, Windows, 유닉스 및 Linux® 시스템에서 권한 부여되지 않는 사용자 ID를 지정하는 큐를 열려고 합니다.
- 오브젝트가 작성, 삭제, 변경 또는 새로 고쳐집니다.
- MQSC 또는 PCF 명령이 실행됩니다.
- 큐 관리자는 새 로그 범위를 작성하기 시작합니다.
- 이벤트 조건이 충족되면 데드-레터 큐에 메시지를 넣습니다.

관련 개념

19 페이지의 『성능 이벤트』

성능 이벤트는 지정된 큐를 사용하는 애플리케이션의 성능에 영향을 줄 수 있는 조건과 관련됩니다. 성능 이벤트의 범위는 큐입니다. 한 큐에 대한 **MQPUT** 호출과 **MQGET** 호출은 다른 큐의 성능 이벤트 생성에 영향을 주지 않습니다.

49 페이지의 『도구 이벤트를 모니터링하는 샘플 프로그램』

V8.0.0.4 **amqsevt**는 큐 관리자가 작성할 수 있는 도구 이벤트를 형식화하며, IBM MQ와 함께 제공됩니다. 프로그램은 이벤트 큐에서 메시지를 읽고 읽을 수 있는 문자열로 형식화합니다.

이벤트 유형

큐 관리자 또는 채널 인스턴스가 보고할 수 있는 도구 이벤트의 유형을 보려면 이 페이지를 사용하십시오.

IBM MQ 도구 이벤트는 다음 유형을 갖습니다.

- 큐 관리자 이벤트
- 채널 및 브릿지 이벤트
- 성능 이벤트
- 구성 이벤트
- 명령 이벤트
- 로거 이벤트
- 로컬 이벤트

각 큐 관리자에 대해 이벤트의 각 범주는 그 자신의 이벤트 큐를 갖습니다. 해당 범주의 모든 이벤트는 이벤트 메시지를 동일한 큐에 넣습니다(put).

이벤트 큐:

SYSTEM.ADMIN.QMGR.EVENT

포함하는 메시지 출처:

큐 관리자 이벤트

이벤트 큐:

- SYSTEM.ADMIN.CHANNEL.EVENT
- SYSTEM.ADMIN.PERFM.EVENT
- SYSTEM.ADMIN.CONFIG.EVENT
- SYSTEM.ADMIN.COMMAND.EVENT
- SYSTEM.ADMIN.LOGGER.EVENT
- SYSTEM.ADMIN.PUBSUB.EVENT

포함하는 메시지 출처:

- 채널 이벤트
- 성능 이벤트
- 구성 이벤트
- 명령 이벤트
- 로거 이벤트

이벤트가 발행/구독에 관련되게 합니다. 멀티캐스트에서만 사용됩니다. 자세한 정보는 [멀티캐스트 애플리케이션 모니터링](#)을 참조하십시오.

도구 이벤트를 사용자 고유의 시스템 관리 애플리케이션에 통합함으로써, 많은 큐 관리자 사이, 많은 상이한 노드 사이 및 다중 IBM MQ 애플리케이션에 대한 활동을 모니터링할 수 있습니다. 특히, 9 페이지의 [그림 2](#)에 표시된 대로 단일 노드(IBM MQ 이벤트를 지원하는 노드의 경우)로부터 시스템의 모든 노드를 모니터링할 수 있습니다.

도구 이벤트는 사용자 작성 보고 메커니즘을 통해 이벤트를 운영자에게 제시할 수 있는 관리 애플리케이션으로 보고될 수 있습니다.




그림 2. 단일 노드에서 상이한 플랫폼 사이의 큐 관리자 모니터링

도구 이벤트는 또한 다른 관리 네트워크(예: z/OS용 Tivoli NetView)에 대한 에이전트로 작용하는 애플리케이션이 보고서를 모니터링하고 적합한 경보를 작성할 수 있게 합니다.

큐 관리자 이벤트

큐 관리자 이벤트는 큐 관리자 내 자원 사용과 관련이 있습니다. 예를 들어, 애플리케이션이 존재하지 않는 큐에 메시지를 넣으려고 시도하는 경우에 큐 관리자 이벤트가 생성됩니다.

다음은 큐 관리자 이벤트가 발생할 수 있는 조건입니다.

- 애플리케이션이 실패하는 MQI 호출을 발행합니다. 호출의 이유 코드가 이벤트 메시지의 이유 코드와 동일합니다.

큐 관리자의 내부 조작 중에, 예를 들어 보고 메시지를 생성할 때 비슷한 조건이 발생할 수 있습니다. 이벤트 메시지의 이유 코드는 어떤 애플리케이션과도 연관되지 않은 경우에도 MQI 이유 코드와 일치할 수 있습니다. 이벤트 메시지 이유 코드가 MQI 이유 코드처럼 보이기 때문에 이벤트가 반드시 애플리케이션의 실패한 MQI 호출에 의해 유발되었다고 가정하지 마십시오.

- 명령이 큐 관리자에 발행되고 이 명령 처리가 이벤트를 유발합니다. 예를 들면, 다음과 같습니다.
 - 큐 관리자가 중지 또는 시작됩니다.
 - 명령에 대한 연관된 사용자 ID가 권한 부여되지 않는 명령이 발행됩니다.

IBM MQ는 큐 관리자 이벤트에 대한 메시지를 SYSTEM.ADMIN.QMGR.EVENT 큐에 넣고, 다음 큐 관리자 이벤트 유형을 지원합니다.

권한(Windows 및 유닉스 시스템에서만)

권한 이벤트가 필요한 권한을 갖지 않는 큐를 열려고 시도하는 애플리케이션 또는 필수 권한을 갖지 않는 사용자 ID로부터 발행되는 명령 같은 권한 부여를 보고합니다. 권한 이벤트 메시지는 다음 이벤트 데이터를 포함할 수 있습니다.

- [권한 부여되지 않음\(유형 1\)](#)
- [권한 부여되지 않음\(유형 2\)](#)
- [권한 부여되지 않음\(유형 3\)](#)
- [권한 부여되지 않음\(유형 4\)](#)
- [권한 부여되지 않음\(유형 5\)](#)
- [권한 부여되지 않음\(유형 6\)](#)

모든 권한 이벤트는 Windows 및 유닉스 시스템에서만 유효합니다.

금지

금지 이벤트는 큐가 Put 또는 Get에 대해 금지되는 큐 또는 토픽이 발행에 대해 금지되는 토픽에 대해 MQPUT 또는 MQGET 조작이 시도되었음을 표시합니다. 금지 이벤트 메시지는 다음 이벤트 데이터를 포함할 수 있습니다.

- [Get 금지](#)
- [Put 금지](#)

로컬

로컬 이벤트는 애플리케이션(또는 큐 관리자)이 로컬 큐나 다른 로컬 오브젝트에 액세스할 수 없었음을 표시합니다. 예를 들어, 애플리케이션이 정의되지 않은 오브젝트에 액세스하려고 시도할 수 있습니다. 로컬 이벤트 메시지는 다음 이벤트 데이터를 포함할 수 있습니다.

- [알리어스 기본 큐 유형 오류](#)
- [알 수 없는 알리어스 기본 큐](#)
- [알 수 없는 오브젝트 이름](#)

원격

리모트 이벤트는 애플리케이션이나 큐 관리자가 다른 큐 관리자의 리모트 큐에 액세스할 수 없음을 표시합니다. 예를 들어, 사용할 전송 큐가 올바르게 정의되지 않았을 수 있습니다. 원격 이벤트 메시지는 다음 이벤트 데이터를 포함할 수 있습니다.

- [기본 전송 큐 유형 오류](#)
- [기본 전송 큐 사용 오류](#)
- [큐 유형 오류](#)
- [리모트 큐 이름 오류](#)
- [전송 큐 유형 오류](#)
- [전송 큐 사용 오류](#)

- 알 수 없는 기본 전송 큐
- 알 수 없는 리모트 큐 관리자
- 알 수 없는 전송 큐

시작 및 중지

시작 및 중지 이벤트는 큐 관리자가 시작되었거나 시작 또는 일시정지하도록 요청되었음을 표시합니다.

z/OS는 시작 이벤트만 지원합니다.

중지 이벤트는 SYSTEM.ADMIN.QMGR.EVENT 큐의 기본 메시지 지속성이 지속으로 정의되지 않는 한 보고되지 않습니다. 시작 및 중지 이벤트 메시지는 다음 이벤트 데이터를 포함할 수 있습니다.

- [큐 관리자 활성화](#)
- [큐 관리자 비활성](#)

이 목록에 있는 각 이벤트 유형에 대해 이벤트 유형을 사용 가능 또는 사용 불가능하도록 큐 관리자 속성을 설정할 수 있습니다.

채널 및 브릿지 이벤트

채널은 이들 이벤트를 해당 조작 동안 감지되는 조건의 결과로 보고합니다. 예를 들어, 채널 인스턴스가 중지될 때입니다.

채널 이벤트는 다음 상황에 생성됩니다.

- 명령이 채널을 시작 또는 중지할 때.
- 채널 인스턴스가 시작 또는 중지할 때.
- 채널이 메시지를 가져올 때 변환 오류 경고를 수신할 때.
- 채널을 자동으로 작성하려고 시도할 때. 시도가 성공하든 아니면 실패하든 이벤트가 생성됩니다.

참고: 클라이언트 연결은 채널 시작 또는 채널 중지 이벤트를 유발하지 않습니다.

명령이 채널을 시작하는 데 사용될 때 이벤트가 생성됩니다. 채널 인스턴스가 시작할 때 또 다른 이벤트가 생성됩니다. 그러나 리스너, **runmqchl** 명령 또는 큐 관리자 트리거 메시지에 의한 채널 시작은 이벤트를 생성하지 않습니다. 이 경우 채널 인스턴스가 시작할 때만 이벤트가 생성됩니다.

성공적인 채널 시작 또는 중지 명령은 최소한 두 이벤트를 생성합니다. 이들 이벤트는 채널에 의해 연결되는 두 큐 관리자 모두에 대해(이벤트를 지원하는 경우) 생성됩니다.

채널 이벤트가 이벤트 큐에 놓여지는 경우, 오류 조건이 큐 관리자가 이벤트를 작성하게 합니다.

채널 및 브릿지 이벤트에 대한 이벤트 메시지는 SYSTEM.ADMIN.CHANNEL.EVENT 큐에 놓여집니다.

채널 이벤트 메시지는 다음 이벤트 데이터를 포함할 수 있습니다.

- [채널이 활성화됨](#)
- [채널 자동 정의 오류](#)
- [채널 자동 정의 정상](#)
- [채널 변환 오류](#)
- [채널이 활성화되지 않음](#)
- [채널이 시작됨](#)
- [채널이 중지됨](#)
- [채널이 사용자에게 의해 중지됨](#)
- [채널이 차단됨](#)

IMS 브릿지 이벤트(z/OS 전용)



이들 이벤트는 IMS 브릿지가 시작 또는 중지할 때 보고됩니다.

IMS 브릿지 이벤트 메시지는 다음 이벤트 데이터를 포함할 수 있습니다.

- [브릿지가 시작됨](#)
- [브릿지가 중지됨](#)

SSL 이벤트

유일한 Secure Sockets Layer(SSL 또는 TLS) 이벤트는 채널 SSL 오류 이벤트입니다. 이 이벤트는 SSL 또는 TLS 를 사용하는 채널이 SSL 연결을 구축하지 못할 때 보고됩니다.

SSL 이벤트 메시지는 다음 이벤트 데이터를 포함할 수 있습니다.

- [채널 SSL 오류](#)
- [채널 SSL 경고](#)

성능 이벤트

성능 이벤트는 자원이 임계값 조건에 도달했다는 알림입니다. 예를 들어, 큐 용량 한계에 도달했습니다.

성능 이벤트는 지정된 큐를 사용하는 애플리케이션의 성능에 영향을 줄 수 있는 조건과 관련됩니다. 이벤트 큐 자체에 대해서는 생성되지 않습니다.

이벤트 유형은 메시지 데이터의 명령 ID 필드에서 리턴됩니다.

큐 관리자가 큐 관리자 이벤트나 성능 이벤트 메시지를 이벤트 큐에 넣으려고 시도하고 일반적으로 이벤트를 작성하는 오류가 감지되는 경우, 다른 이벤트는 작성되지 않고 조치가 취해지지 않습니다.

작업 단위 내의 MQGET 및 MQPUT 호출은 작업 단위가 커밋 또는 백아웃되는지 여부와 상관없이 성능 이벤트를 생성할 수 있습니다.

성능 이벤트에 대한 이벤트 메시지는 SYSTEM.ADMIN.PERFM.EVENT 큐에 넣어집니다.

다음 두 유형의 성능 이벤트가 있습니다.


큐 용량 이벤트

큐 용량 이벤트는 큐의 메시지 수, 즉 큐가 얼마나 가득 차거나 비었는지와 관련됩니다. 이들 이벤트는 공유 큐에 대해 지원됩니다. 큐 용량 이벤트 메시지는 다음 이벤트 데이터를 포함할 수 있습니다.

- [큐 용량 높음](#)
- [큐 용량 낮음](#)
- [큐 가득 참](#)

큐 서비스 간격 이벤트

큐 서비스 간격 이벤트는 사용자가 지정한 시간 간격 내에서 메시지가 처리되는지 여부와 관련됩니다. 이들 이벤트는 공유 큐에 대해 지원되지 않습니다.

 IBM MQ for z/OS는 QSGDISP(SHARED) 큐에 대한 큐 용량 이벤트를 지원하지만, 서비스 간격 이벤트는 지원하지 않습니다. 큐 관리자 및 채널 이벤트는 공유 큐에 의해 영향을 받지 않은 상태로 있습니다. 큐 서비스 이벤트 메시지는 다음 이벤트 데이터를 포함할 수 있습니다.

- [큐 서비스 간격 높음](#)
- [큐 서비스 간격 정상](#)

구성 이벤트

구성 이벤트는 구성 이벤트가 명시적으로 요청될 때 또는 오브젝트가 작성, 수정 또는 삭제될 때 자동으로 생성됩니다.

구성 이벤트 메시지는 오브젝트의 속성에 관한 정보를 포함합니다. 예를 들어, 이름 목록 오브젝트가 작성되고 이름 목록 오브젝트의 속성에 관한 정보를 포함하는 경우 구성 이벤트 메시지가 생성됩니다.

구성 이벤트에 대한 이벤트 메시지는 SYSTEM.ADMIN.CONFIG.EVENT 큐에 넣어집니다.

4가지 유형의 구성 이벤트가 있습니다.

오브젝트 작성 이벤트

오브젝트 작성 이벤트는 오브젝트가 작성될 때 생성됩니다. 이벤트 메시지는 [오브젝트 작성 이벤트](#) 데이터를 포함합니다.

오브젝트 변경 이벤트

오브젝트 변경 이벤트는 오브젝트가 변경될 때 생성됩니다. 이벤트 메시지는 오브젝트 변경 이벤트 데이터를 포함합니다.

오브젝트 삭제 이벤트

오브젝트 삭제 이벤트는 오브젝트가 삭제될 때 생성됩니다. 이벤트 메시지는 오브젝트 삭제 이벤트 데이터를 포함합니다.

오브젝트 새로 고치기 이벤트

오브젝트 새로 고치기 이벤트는 명시적인 새로 고치기 요청에 의해 생성됩니다. 이벤트 메시지는 오브젝트 새로 고치기 이벤트 데이터를 포함합니다.

명령 이벤트

MQSC 또는 PCF 명령이 성공적으로 실행될 때 명령 이벤트가 보고됩니다.

명령 이벤트 메시지는 명령의 원본, 컨텍스트 및 콘텐츠에 관한 정보를 포함합니다. 예를 들어, 명령 이벤트 메시지는 MQSC 명령 ALTER QLOCAL이 성공적으로 실행하는 경우에 그런 정보와 함께 생성됩니다.

명령 이벤트에 대한 이벤트 메시지는 SYSTEM.ADMIN.COMMAND.EVENT 큐에 넣어집니다.

명령 이벤트는 명령 이벤트 데이터를 포함합니다.

로거 이벤트

로거 이벤트는 선형 로깅을 사용하는 큐 관리자가 새 로그 익스텐트 **IBM i** 또는 IBM i에서는 새 저널 수 신자에 로그 레코드 쓰기를 시작할 때 보고됩니다. **z/OS** 로거 이벤트는 IBM MQ for z/OS에서 사용할 수 없습니다.

로거 이벤트 메시지는 매체 복원을 위해 또는 큐 관리자를 재시작하기 위해 큐 관리자에서 필요한 로그 익스텐트를 지정하는 정보를 포함합니다.

로거 이벤트에 대한 이벤트 메시지는 SYSTEM.ADMIN.LOGGER.EVENT 큐에 넣습니다.

로거 이벤트 메시지는 로거 이벤트 데이터를 포함합니다.

이벤트 메시지 데이터 요약

이벤트 메시지의 각 유형이 포함할 수 있는 이벤트 데이터에 관한 정보를 얻으려면 이 요약을 사용하십시오.

이벤트 유형	다음 토픽 참조
권한 이벤트	권한 부여되지 않음(유형 1)
	권한 부여되지 않음(유형 2)
	권한 부여되지 않음(유형 3)
	권한 부여되지 않음(유형 4)
	권한 부여되지 않음(유형 5)
	권한 부여되지 않음(유형 6)

이벤트 유형	다음 토픽 참조
채널 이벤트	채널이 활성화됨
	채널 자동 정의 오류
	채널 자동 정의 정상
	채널이 차단됨
	채널 변환 오류
	채널이 활성화되지 않음
	채널이 시작됨
	채널이 중지됨
	채널이 사용자에게 의해 중지됨
명령 이벤트	명령
구성 이벤트	오브젝트 작성
	변경 오브젝트
	오브젝트 삭제
	오브젝트 새로 고치기
IMS 브릿지 이벤트	브릿지가 시작됨
	브릿지가 중지됨
금지 이벤트	Get 금지
	Put 금지
로컬 이벤트	알리어스 기본 큐 유형 오류
	알 수 없는 알리어스 기본 큐
	알 수 없는 오브젝트 이름
로거 이벤트	로거
성능 이벤트	큐 용량 높음
	큐 용량 낮음
	큐 가득 참
	큐 서비스 간격 높음
	큐 서비스 간격 정상

이벤트 유형	다음 토픽 참조
원격 이벤트	기본 전송 큐 유형 오류
	기본 전송 큐 사용 오류
	큐 유형 오류
	리모트 큐 이름 오류
	전송 큐 유형 오류
	전송 큐 사용 오류
	알 수 없는 기본 전송 큐
	알 수 없는 리모트 큐 관리자
	알 수 없는 전송 큐
SSL 이벤트	채널 SSL 오류
시작 및 중지 이벤트	큐 관리자 활성화
	큐 관리자 비활성


이벤트 제어

이벤트의 유형에 따라서 큐 관리자, 큐 속성 또는 둘 다에 대한 적절한 값을 지정하여 이벤트를 사용 가능 또는 사용 불가능하게 설정할 수 있습니다.

생성되기 원하는 각 도구 이벤트를 사용 가능하게 설정해야 합니다. 예를 들어, 큐 가득 참 이벤트를 유발하는 조건은 다음과 같습니다.

- 큐 가득 참 이벤트가 지정된 큐에 대해 사용 가능하고,
- 애플리케이션이 해당 큐에 메시지를 넣기 위한 MQPUT 요청을 발행하지만, 큐가 가득 찼기 때문에 요청이 실패합니다.

다음 기술 중 하나를 사용하여 이벤트를 사용 가능 또는 사용 불가능하게 설정하십시오.

- IBM MQ 스크립트 명령(MQSC).
- 대응하는 IBM MQ PCF 명령.
-  z/OS의 큐 관리자에 대한 조작 및 제어판.
- IBM MQ 탐색기.

참고: 명령에 의해서만 큐 및 큐 관리자 둘 다에 대한 이벤트와 관련된 속성을 설정할 수 있습니다. MQI 호출 MQSET은 이벤트와 관련된 속성을 지원하지 않습니다.

관련 개념

[6 페이지의 『도구 이벤트』](#)

도구 이벤트는 큐 관리자나 채널 인스턴스가 이벤트 큐에서 이벤트 메시지라는 특수 메시지를 감지하여 넣는 조건의 논리 결합입니다.

관련 참조

[8 페이지의 『이벤트 유형』](#)

큐 관리자 또는 채널 인스턴스가 보고할 수 있는 도구 이벤트의 유형을 보려면 이 페이지를 사용하십시오.

관련 정보

[MQSC 명령](#)

[관리 태스크 자동화](#)

[PCF\(Programmable Command Format\) 사용](#)

[조작 및 제어판 소개](#)

큐 관리자 이벤트 제어

큐 관리자 속성을 사용하여 큐 관리자 이벤트를 제어합니다. 큐 관리자 이벤트를 사용 가능하게 설정하려면 적절한 큐 관리자 속성을 ENABLED로 설정하십시오. 큐 관리자 이벤트를 사용 불가능하게 설정하려면 적절한 큐 관리자 속성을 DISABLED로 설정하십시오.

큐 관리자 이벤트를 사용 가능 또는 사용 불가능하게 설정하려면 MQSC 명령 ALTER QMGR을 사용하고 적절한 큐 관리자 속성을 지정하십시오. 16 페이지의 표 1은 큐 관리자 이벤트를 사용으로 설정하는 방법을 요약합니다. 큐 관리자 이벤트를 사용 불가능하게 설정하려면 적절한 매개변수를 DISABLED로 설정하십시오.

표 1. MQSC 명령을 사용하여 큐 관리자 이벤트 사용 가능	
이벤트	ALTER QMGR 매개변수
권한 금지 로컬 원격 시작 및 중지	AUTHOREV (ENABLED) INHIBTEV (ENABLED) LOCALEV (ENABLED) REMOTEEV (ENABLED) STRSTPEV (ENABLED)

채널 및 브릿지 이벤트 제어

큐 관리자 속성을 사용하여 채널 이벤트를 제어합니다. 채널 이벤트를 사용 가능하게 설정하려면 적절한 큐 관리자 속성을 ENABLED로 설정하십시오. 채널 이벤트를 사용 불가능하게 설정하려면 적절한 큐 관리자 속성을 DISABLED로 설정하십시오.

채널 이벤트를 사용 가능 또는 사용 불가능하게 설정하려면 MQSC 명령 ALTER QMGR을 사용하고 적절한 큐 관리자 속성을 지정하십시오. 16 페이지의 표 2은 채널 및 브릿지 이벤트를 사용 가능하게 설정하는 방법을 요약합니다. 큐 관리자 이벤트를 사용 불가능하게 설정하려면 적절한 매개변수를 DISABLED로 설정하십시오.


제한사항:  채널 자동 정의 이벤트는 IBM MQ for z/OS에서 사용 불가능합니다.

표 2. MQSC 명령을 사용한 채널 및 브릿지 이벤트 사용 가능 설정	
이벤트	ALTER QMGR 매개변수
채널 채널 오류에만 관련됨 IMS 브릿지 SSL 채널 자동 정의	CHLEV (ENABLED) CHLEV (EXCEPTION) BRIDGEV (ENABLED) SSLEV (ENABLED) CHADEV(ENABLED)

CHLEV가 예외로 설정될 때, 다음 리턴 코드 및 대응하는 이유 규정자가 생성됩니다.

- MQRC_CHANNEL_ACTIVATED
- MQRC_CHANNEL_CONV_ERROR
- MQRC_CHANNEL_NOT_ACTIVATED
- MQRC_CHANNEL_STOPPED
 - 다음 ReasonQualifiers를 가짐:
 - MQRQ_CHANNEL_STOPPED_ERROR
 - MQRQ_CHANNEL_STOPPED_RETRY
 - MQRQ_CHANNEL_STOPPED_DISABLED
- MQRC_CHANNEL_STOPPED_BY_USER
- MQRC_CHANNEL_BLOCKED
 - 다음 ReasonQualifiers를 가짐:
 - MQRQ_CHANNEL_BLOCKED_NOACCESS

- MQRQ_CHANNEL_BLOCKED_USERID
- MQRQ_CHANNEL_BLOCKED_ADDRESS

성능 이벤트 제어

PERFMEV 큐 관리자 속성을 사용하여 성능 이벤트를 제어합니다. 성능 이벤트를 사용 가능하게 설정하려면 PERFMEV를 ENABLED로 설정하십시오. 성능 이벤트를 사용 불가능하게 설정하려면 PERFMEV 큐 관리자 속성을 DISABLED로 설정하십시오.

PERFMEV 큐 관리자 속성을 ENABLED로 설정하려면 다음 MQSC 명령을 사용하십시오.

```
ALTER QMGR PERFMEV (ENABLED)
```

특정 성능 이벤트를 사용 가능으로 설정하려면 적절한 큐 속성을 설정하십시오. 또한, 이벤트를 유발하는 조건을 지정하십시오.

큐 용량 이벤트

기본적으로, 모든 큐 용량 이벤트는 사용 불가능합니다. 큐 용량 이벤트 중 하나에 대해 큐를 구성하려면,

1. 큐 관리자에서 성능 이벤트를 사용 가능하게 설정하십시오.
2. 필수 큐에서 이벤트를 사용 가능하게 설정하십시오.
3. 필요한 경우 최대 큐 용량의 백분율로 표현되는 한계를 적절한 수준으로 설정하십시오.

큐 서비스 간격 이벤트

큐 서비스 간격 이벤트에 대해 큐를 구성하려면 다음을 수행해야 합니다.

1. 큐 관리자에서 성능 이벤트를 사용 가능하게 설정하십시오.
2. 필요한 대로 큐에서 큐 서비스 간격 높음 또는 정상 이벤트에 대한 제어 속성을 설정하십시오.
3. 큐에 대한 QSVCINT 속성을 적절한 시간으로 설정하여 서비스 간격 시간을 지정하십시오.

참고: 사용 가능할 때 큐 서비스 간격 이벤트가 큐에 대한 MQI 호출이 발행될 때까지 반드시 기다리지 않고 적절한 시간에 생성될 수 있습니다. 그러나, MQI 호출이 메시지를 넣거나 제거하기 위해 큐에서 사용되는 경우 모든 적용 가능한 성능 이벤트가 해당 시간에 생성됩니다. 경과 시간이 서비스 간격 시간과 같아질 때는 이벤트가 생성되지 않습니다.

구성, 명령 및 로거 이벤트 제어

큐 관리자 속성 CONFIGEV, CMDEV 및 LOGGEREV를 사용하여 구성, 명령 및 로거 이벤트를 제어합니다. 이들 이벤트를 사용 가능하게 설정하려면 적절한 큐 관리자 속성을 ENABLED로 설정하십시오. 이들 이벤트를 사용 불가능하게 설정하려면 적절한 큐 관리자 속성을 DISABLED로 설정하십시오.

구성 이벤트

구성 이벤트를 사용 가능하게 설정하려면 CONFIGEV를 ENABLED로 설정하십시오. 구성 이벤트를 사용 불가능하게 설정하려면 CONFIGEV를 DISABLED로 설정하십시오. 예를 들어, 다음 MQSC 명령을 사용하여 구성 이벤트를 사용 가능으로 설정할 수 있습니다.

```
ALTER QMGR CONFIGEV (ENABLED)
```

명령 이벤트

명령 이벤트를 사용 가능하게 설정하려면 CMDEV를 ENABLED로 설정하십시오. DISPLAY MQSC 명령 및 조회 PCF 명령을 제외한 명령에 대한 명령 이벤트를 사용 가능하게 설정하려면 CMDEV를 NODISPLAY로 설정하십시오. 명령 이벤트를 사용 불가능하게 설정하려면 CMDEV를 DISABLED로 설정하십시오. 예를 들어, 다음 MQSC 명령을 사용하여 명령 이벤트를 사용 가능으로 설정할 수 있습니다.

```
ALTER QMGR CMDEV (ENABLED)
```

로거 이벤트

로거 이벤트를 사용 가능하게 설정하려면 LOGGEREV를 ENABLED로 설정하십시오. 로거 이벤트를 사용 불가능하게 설정하려면 LOGGEREV를 DISABLED로 설정하십시오. 예를 들어, 다음 MQSC 명령을 사용하여 로거 이벤트를 사용 가능으로 설정할 수 있습니다.

```
ALTER QMGR LOGGEREV(ENABLED)
```

이벤트 큐

이벤트가 발생할 때 큐 관리자는 이벤트 메시지를 정의된 이벤트 큐에 넣습니다. 이벤트 메시지가 이벤트에 관한 정보를 포함합니다.

이벤트 큐를 다음 중 하나로 정의할 수 있습니다.

- 로컬 큐
- 알리어스 큐
- 리모트 큐의 로컬 정의 또는
- 리모트 클러스터 큐

모든 이벤트 큐를 한 큐 관리자의 동일한 리모트 큐의 로컬 정의로서 정의하는 경우, 모니터링 활동을 중앙 집중할 수 있습니다.

이벤트 메시지가 전송 큐에 필요한 메시지 형식과 호환되지 않는 형식을 갖기 때문에 이벤트 큐를 전송 큐로 정의해서는 안 됩니다.

공유 이벤트 큐는 QSGDISP(SHARED) 값을 갖고 정의되는 로컬 큐입니다.

z/OS에서 공유 큐 정의에 대한 자세한 정보는 [공유 큐를 사용한 애플리케이션 프로그래밍](#)을 참조하십시오.

이벤트 큐가 사용 불가능할 때

이벤트 큐가 사용 불가능할 때 이벤트가 발생하는 경우 이벤트 메시지가 유실됩니다. 예를 들어, 이벤트의 범주에 대한 이벤트 큐를 정의하지 않은 경우 해당 범주에 대한 모든 이벤트 메시지가 유실됩니다. 예를 들어 이벤트 메시지가 데드 레터(미전달 메시지) 큐에서 저장되지 않습니다.

그러나, 이벤트 큐를 리모트 큐로 정의할 수 있습니다. 그런 다음, 해석된 큐에 메시지를 넣는 원격 시스템에 문제가 있는 경우 이벤트 메시지는 원격 시스템의 데드-레터 큐에 도달합니다.

이벤트 큐는 다음을 포함한 많은 여러 가지 이유 때문에 사용 불가능할 수 있습니다.

- 큐가 정의되지 않았습니다.
- 큐가 삭제되었습니다.
- 큐가 가득 찼습니다.
- 큐가 put 금지되었습니다.

이벤트 큐의 부재가 이벤트가 발생하는 것을 막지 않습니다. 예를 들어, 성능 이벤트 후에 큐 관리자는 큐 속성을 변경하고 큐 통계를 재설정합니다. 이 변경은 이벤트 메시지가 성능 이벤트 큐에 들어지는지 여부와 상관없이 발생합니다. 구성 및 명령 이벤트의 경우에도 동일하게 적용됩니다.

트리거된 이벤트 큐 사용

이벤트가 생성될 때 이벤트 큐에 들어지는 이벤트 메시지가 사용자가 작성한 모니터링 애플리케이션을 시작하도록 트리거를 갖는 이벤트 큐를 설정할 수 있습니다. 이 애플리케이션은 이벤트 메시지를 처리하고 적절한 조치를 취할 수 있습니다. 예를 들어, 특정 이벤트는 운영자에게 알려져야 할 수 있으며, 다른 이벤트는 일부 관리 태스크를 자동으로 수행하는 애플리케이션을 시작할 수 있습니다.

이벤트 큐는 그들과 연관된 트리거 조치를 가질 수 있으며 트리거 메시지를 작성할 수 있습니다. 그러나, 이들 트리거 메시지가 다시 정상적으로 이벤트를 생성하는 조건을 유발하는 경우 이벤트가 생성되지 않습니다. 이 인스턴스에서 이벤트를 생성하지 않는 것은 루핑이 발생하지 않도록 보장합니다.

관련 개념

[15 페이지의 『이벤트 제어』](#)

이벤트의 유형에 따라서 큐 관리자, 큐 속성 또는 둘 다에 대한 적절한 값을 지정하여 이벤트를 사용 가능 또는 사용 불가능하게 설정할 수 있습니다.

[19 페이지의 『이벤트 메시지의 형식』](#)

이벤트 메시지는 이벤트 및 그의 원인에 관한 정보를 포함하고 있습니다. 다른 IBM MQ 메시지처럼, 이벤트 메시지는 메시지 디스크립터와 메시지 데이터의 두 파트를 갖고 있습니다.

관련 정보

[공유 큐를 사용한 애플리케이션 프로그래밍](#)

[QSGDisp \(MQLONG\)](#)

[트리거 이벤트의 조건](#)

이벤트 메시지의 형식

이벤트 메시지는 이벤트 및 그의 원인에 관한 정보를 포함하고 있습니다. 다른 IBM MQ 메시지처럼, 이벤트 메시지는 메시지 디스크립터와 메시지 데이터의 두 파트를 갖고 있습니다.

- 메시지 디스크립터는 MQMD 구조를 기반으로 합니다.
- 메시지 데이터는 이벤트 헤더와 이벤트 데이터로 구성됩니다. 이벤트 헤더에는 이벤트 유형을 식별하는 이유 코드가 들어 있습니다. 이벤트 메시지 넣기 및 모든 후속 조치는 해당 이벤트를 유발한 MQI 호출에 의해 리턴되는 이유 코드에 영향을 주지 않습니다. 이벤트 데이터는 이벤트에 관한 추가 정보를 제공합니다.

일반적으로 시스템 관리 애플리케이션이 실행하는 엔터프라이즈의 요구사항에 맞게 조정된 해당 애플리케이션으로 이벤트 메시지를 처리합니다.

큐 공유 그룹의 큐 관리자가 이벤트 메시지 생성을 위한 조건을 감지할 때, 여러 큐 관리자가 공유 큐에 대한 이벤트 메시지를 생성할 수 있으므로 여러 개의 이벤트 메시지가 생성됩니다. 시스템이 여러 큐 관리자의 다중 이벤트 메시지를 상관시킬 수 있도록 하기 위해, 이들 이벤트 메시지는 메시지 디스크립터(MQMD)에서 설정된 고유한 상관 ID(*CorrelId*)를 갖고 있습니다.

관련 참조

[89 페이지의 『활동 보고서 MQMD\(메시지 디스크립터\)』](#)

이 페이지를 사용하여 활동 보고서의 MQMD 구조에 따라 포함된 값을 봅니다.

[93 페이지의 『활동 보고서 MQEPH\(임베드된 PCF 헤더\)』](#)

이 페이지를 사용하여 활동 보고서의 MQEPH 구조에 따라 포함된 값을 봅니다.

[94 페이지의 『활동 보고서 MQCFH\(PCF 헤더\)』](#)

이 페이지를 사용하여 활동 보고서의 MQCFH 구조에 따라 포함된 PCF 값을 봅니다.

관련 정보

[이벤트 메시지 참조](#)

[이벤트 메시지 형식](#)

[이벤트 메시지 MQMD\(메시지 디스크립터\)](#)

[이벤트 메시지 MQCFH\(PCF 헤더\)](#)

[이벤트 메시지 설명](#)

성능 이벤트

성능 이벤트는 지정된 큐를 사용하는 애플리케이션의 성능에 영향을 줄 수 있는 조건과 관련됩니다. 성능 이벤트의 범위는 큐입니다. 한 큐에 대한 MQPUT 호출과 MQGET 호출은 다른 큐의 성능 이벤트 생성에 영향을 주지 않습니다.

성능 이벤트 메시지는 반드시 큐에 대한 MQI 호출이 발행될 때까지 기다릴 필요없이 임의의 적절한 시간에 생성될 수 있습니다. 그러나 메시지를 넣거나 제거하기 위해 큐에서 MQI 호출을 사용하는 경우 해당 시간에 적절한 성능 이벤트가 생성됩니다.

생성되는 모든 성능 이벤트 메시지는 SYSTEM.ADMIN.PERFM.EVENT 큐에 위치합니다.

이벤트 데이터는 이벤트의 원인을 식별하는 이유 코드, 성능 이벤트 통계 세트 및 기타 데이터를 포함합니다. 성능 이벤트 메시지에서 리턴될 수 있는 이벤트 데이터의 유형이 다음 목록에서 설명됩니다.

- 큐 용량 높음
- 큐 용량 낮음
- 큐 가득 참
- 큐 서비스 간격 높음
- 큐 서비스 간격 정상

성능 이벤트의 사용을 설명하는 예는 사용자가 적절한 IBM MQ 명령(MQSC)을 사용하여 큐 속성을 설정한다고 가정합니다. z/OS에서는 큐 관리자에 대한 조작 및 제어판을 사용하여 큐 속성을 설정할 수도 있습니다.

관련 참조

8 페이지의 『이벤트 유형』

큐 관리자 또는 채널 인스턴스가 보고할 수 있는 도구 이벤트의 유형을 보려면 이 페이지를 사용하십시오.


성능 이벤트 통계

이벤트 메시지의 성능 이벤트 데이터에는 이벤트에 관한 통계가 들어 있습니다. 지정된 큐의 작동을 분석하려면 이 통계를 사용하십시오.

이벤트 메시지의 이벤트 데이터에는 시스템 관리 프로그램에 대한 이벤트의 정보가 들어 있습니다. 모든 성능 이벤트의 경우 이벤트 데이터는 큐 관리자의 이름과 이벤트와 연관된 큐를 포함합니다. 이벤트 데이터는 또한 이벤트와 관련된 통계를 포함합니다. 20 페이지의 표 3에서는 큐의 작동을 분석하기 위해 사용할 수 있는 이벤트 통계를 요약합니다. 모든 통계는 통계가 마지막으로 재설정된 이후에 발행한 이벤트를 참조합니다.

표 3. 성능 이벤트 통계	
매개변수	설명
TimeSinceReset	통계가 마지막으로 재설정된 이후 경과 시간.
HighQDepth	통계가 마지막으로 재설정된 이후 큐에 있는 메시지의 최대 수.
MsgEnqCount	통계가 마지막으로 재설정된 이후, 큐에 들어간 메시지 수(큐에 대한 MQPUT 호출의 수).
MsgDeqCount	통계가 마지막으로 재설정된 이후, 큐에서 제거된 메시지 수(큐에 대한 MQGET 호출의 수).

성능 이벤트 통계는 다음 변경 중 하나가 발생할 때 재설정됩니다.

- 성능 이벤트가 발생합니다(통계가 모든 활성 큐 관리자에서 재설정됩니다).
- 큐 관리자가 중지하고 재시작합니다.
- PCF 명령인 Reset Queue Statistics가 애플리케이션 프로그램에서 실행됩니다.
-  z/OS에서만, RESET QSTATS 명령이 콘솔에서 실행됩니다.

관련 개념

19 페이지의 『성능 이벤트』

성능 이벤트는 지정된 큐를 사용하는 애플리케이션의 성능에 영향을 줄 수 있는 조건과 관련됩니다. 성능 이벤트의 범위는 큐입니다. 한 큐에 대한 MQPUT 호출과 MQGET 호출은 다른 큐의 성능 이벤트 생성에 영향을 주지 않습니다.

22 페이지의 『서비스 타이머』

큐 서비스 간격 이벤트는 서비스 타이머라고 부르는 내부 타이머를 사용하는데, 이것은 큐 관리자에 의해 제어됩니다. 서비스 타이머는 큐 서비스 간격 이벤트가 사용 가능한 경우에만 사용됩니다.

22 페이지의 『큐 서비스 간격 이벤트에 대한 규칙』

공식 규칙이 서비스 타이머가 설정되고 큐 서비스 간격 이벤트가 생성되는 시기를 제어합니다.

관련 태스크

23 페이지의 『큐 서비스 간격 이벤트 사용 가능』

큐 서비스 간격 이벤트에 대해 큐를 구성하려면 적절한 큐 관리자 및 큐 속성을 설정합니다.

관련 정보

[큐 용량 상한](#)

[큐 통계 재설정](#)

[RESET QSTATS](#)

큐 서비스 간격 이벤트

큐 서비스 간격 이벤트는 서비스 간격이라고 부르는 사용자 정의 시간 간격 안에서 큐에 대해 조작이 수행되었는지 여부를 표시합니다. 설치에 따라서, 큐 서비스 간격 이벤트를 사용하여 메시지가 충분히 빨리 큐에서 제거되는지 여부를 모니터링할 수 있습니다.

큐 서비스 간격 이벤트는 공유 큐에서 지원되지 않습니다.

다음 유형의 큐 서비스 간격 이벤트가 발생할 수 있는데, 여기서 *Get* 조작이라는 용어는 **MQGET** 호출 또는 큐에서 메시지를 제거하는 활동(예: **CLEAR QLOCAL** 명령 사용)을 의미합니다.

큐 서비스 간격 확인

다음 조작 중 하나 후에

- MQPUT 호출
- 비어 있지 않은 큐를 떠나는 Get 조작

서비스 간격으로 알려진 사용자 정의 기간 안에 Get 조작이 수행되었음을 표시합니다.

Get 조작만이 큐 서비스 간격 정상 이벤트 메시지를 유발할 수 있습니다. 큐 서비스 간격 정상 이벤트를 때로는 정상 이벤트라고 설명합니다.

큐 서비스 간격 높음

다음 조작 중 하나 후에

- MQPUT 호출
- 비어 있지 않은 큐를 떠나는 Get 조작

사용자 정의 서비스 간격 내에 Get 조작이 수행되지 않았음을 표시합니다.

Get 조작이나 MQPUT 호출 중 하나가 큐 서비스 간격 높음 이벤트 메시지를 유발할 수 있습니다. 큐 서비스 간격 높음 이벤트는 때로는 높음 이벤트로 설명됩니다.

큐 서비스 간격 정상 및 큐 서비스 간격 높음 이벤트를 둘 다 사용으로 설정하려면 `QServiceIntervalEvent` 제어 속성을 `High`로 설정하십시오. 큐 서비스 간격 정상 이벤트는 큐 서비스 간격 높음 이벤트가 생성될 때 자동으로 사용 가능하게 됩니다. 큐 서비스 간격 정상 이벤트를 독립적으로 사용 가능하게 설정할 필요가 없습니다.

정상 및 높음 이벤트는 상호 배타적이므로, 하나가 사용 가능하면 다른 하나는 사용 불가능합니다. 그러나 두 이벤트가 모두 동시에 사용 불가능할 수 있습니다.

21 페이지의 [그림 3](#)에서는 큐 용량 대 시간의 그래프를 보여줍니다. 시간 P1에서 애플리케이션이 큐에 메시지를 넣기 위해 MQPUT을 실행합니다. 시간 G1에 또 다른 애플리케이션이 큐에서 메시지를 제거하기 위해 MQGET을 실행합니다.




그림 3. 큐 서비스 간격 이벤트 이해

큐 서비스 간격 이벤트의 가능한 결과는 다음과 같습니다.

- PUT과 GET 사이의 경과 시간이 서비스 간격보다 작거나 같습니다.
 - 큐 서비스 간격 이벤트가 사용 가능한 경우 시간 G1에 큐 서비스 간격 정상 이벤트가 생성됩니다.
- PUT과 GET 사이의 경과 시간이 서비스 간격보다 큽니다.
 - 큐 서비스 간격 이벤트가 사용 가능한 경우 시간 G1에 큐 서비스 간격 높음 이벤트가 생성됩니다.

서비스 타이머 시작 및 이벤트 생성에 대한 알고리즘은 22 페이지의 『큐 서비스 간격 이벤트에 대한 규칙』에서 설명됩니다.

관련 정보

[큐 서비스 간격 확인](#)

[큐 서비스 간격 높음](#)

[QServiceIntervalEvent\(MQLONG\)](#)

[QServiceIntervalEvent\(10자리 부호화 정수\)](#)

[ServiceIntervalEvent 특성](#)

서비스 타이머

큐 서비스 간격 이벤트는 서비스 타이머라고 부르는 내부 타이머를 사용하는데, 이것은 큐 관리자에 의해 제어됩니다. 서비스 타이머는 큐 서비스 간격 이벤트가 사용 가능한 경우에만 사용됩니다.

서비스 타이머는 정확하게 무엇을 측정합니까?

서비스 타이머는 비어있는 큐에 대한 MQPUT 호출이나 Get 조작과 다음 put 또는 get 사이의 경과 시간을 측정합니다(이들 두 조작 사이에 큐 용량이 0이 아니라고 가정함).

언제 서비스 타이머가 활성화입니까?

서비스 타이머는 큐가 메시지를 갖고 있고(용량이 0이 아님) 큐 서비스 간격 이벤트가 사용 가능한 경우 항상 활성화(실행 중)입니다. 큐가 비게 되는 경우(큐 용량이 0), 타이머는 OFF 상태에 들어가고 다음 Put에서 재시작됩니다.

언제 서비스 타이머가 재설정됩니다?

서비스 타이머는 항상 Get 조작 후에 재설정됩니다. 또한 빈 큐에 대한 MQPUT 호출에 의해 재설정됩니다. 그러나 큐 서비스 간격 이벤트에서 반드시 재설정되지는 않습니다.

서비스 타이머는 어떻게 사용됩니까?

Get 조작이나 MQPUT 호출 뒤에, 큐 관리자가 서비스 타이머에 의해 측정된 경과 시간을 사용자 정의 서비스 간격에 대해 비교합니다. 이 비교의 결과는 다음과 같습니다.

- Get 조작이 있고 경과 시간이 서비스 간격보다 작거나 같고 이 이벤트가 사용 가능한 경우 정상 이벤트가 생성됩니다.
- 경과 시간이 서비스 간격보다 크고 이 이벤트가 사용 가능한 경우 높음 이벤트가 생성됩니다.

애플리케이션이 서비스 타이머를 읽을 수 있습니까?

아니오. 서비스 타이머는 애플리케이션에는 사용 불가능한 내부 타이머입니다.

TimeSinceReset 매개변수는 무엇입니까?

TimeSinceReset 매개변수는 이벤트 데이터에서 이벤트 통계의 일부로 리턴됩니다. 이벤트 통계가 재설정되지 않은 경우 연속적인 큐 서비스 간격 이벤트 사이의 시간을 지정합니다.

큐 서비스 간격 이벤트에 대한 규칙

공식 규칙이 서비스 타이머가 설정되고 큐 서비스 간격 이벤트가 생성되는 시기를 제어합니다.

서비스 타이머에 대한 규칙

서비스 타이머는 다음과 같이 0으로 재설정되고 재시작됩니다.

- 비어 있는 큐에 대한 MQPUT 호출 후.
- MQGET 호출 후에 큐가 비어있지 않은 경우 MQGET 호출 후.

타이머 재설정은 이벤트가 생성되었는지 여부에 의존하지 않습니다.

큐 관리자 시동 시에 큐 용량이 0보다 큰 경우 서비스 타이머가 시동 시간으로 설정됩니다.

Get 조작 후에 큐가 비어 있는 경우, 타이머는 OFF 상태에 들어갑니다.

큐 서비스 간격 높음 이벤트

큐 서비스 간격 이벤트가 사용 가능하게 설정(HIGH로 설정)되어야 합니다.

큐 서비스 간격 높음 이벤트는 큐 서비스 간격 정상 이벤트가 생성될 때 자동으로 사용 가능하게 됩니다.

서비스 시간이 서비스 간격보다 더 큰 경우, 다음 MQPUT 또는 Get 조작 시 또는 그 이전에 이벤트가 생성됩니다.

큐 서비스 간격 정상 이벤트

큐 서비스 간격 정상 이벤트는 큐 서비스 간격 높음 이벤트가 생성될 때 자동으로 사용 가능하게 됩니다.

서비스 시간(경과 시간)이 서비스 간격보다 작거나 같은 경우, 다음 Get 조작 시 또는 그 이전에 이벤트가 생성됩니다.

관련 태스크

[23 페이지의 『큐 서비스 간격 이벤트 사용 가능』](#)

큐 서비스 간격 이벤트에 대해 큐를 구성하려면 적절한 큐 관리자 및 큐 속성을 설정합니다.

큐 서비스 간격 이벤트 사용 가능

큐 서비스 간격 이벤트에 대해 큐를 구성하려면 적절한 큐 관리자 및 큐 속성을 설정합니다.

이 태스크 정보

높음 및 정상 이벤트는 상호 배타적입니다. 즉, 하나가 사용 가능하면 다른 하나는 자동으로 사용 불가능합니다.

- 높음 이벤트가 큐에서 생성될 때, 큐 관리자가 자동으로 높음 이벤트를 사용 불가능하게 하고 해당 큐에 대한 정상 이벤트를 사용 가능하게 합니다.
- 정상 이벤트가 큐에서 생성될 때, 큐 관리자가 자동으로 정상 이벤트를 사용 불가능하게 하고 해당 큐에 대한 높음 이벤트를 사용 가능하게 합니다.

표 4. MQSC를 사용한 큐 서비스 간격 이벤트 사용 가능	
큐 서비스 간격 이벤트	큐 속성
큐 서비스 간격 높음 큐 서비스 간격 확인 큐 서비스 간격 이벤트 없음	QSVCI EV (HIGH) QSVCI EV (OK) QSVCI EV (NONE)
서비스 간격	QSVCI NT (<i>tt</i>) 여기서 <i>tt</i> 는 서비스입니다. 밀리초 단위의 서비스 간격 시간입니다.

큐 서비스 간격 이벤트를 사용 가능하게 설정하려면 다음 단계를 수행하십시오.

프로시저

1. 큐 관리자 속성 PERFM EV를 ENABLED로 설정하십시오.
성능 이벤트가 큐 관리자에서 사용 가능합니다.
2. 큐의 큐 서비스 간격 높음 또는 정상 이벤트에 대해 제어 속성 QSVCI EV를 필요한 대로 설정하십시오.
3. 적절한 서비스 간격 시간을 지정하기 위해 큐에 대한 QSVCI NT 속성을 설정하십시오.

예

10초(10,000밀리초)의 서비스 간격 시간을 갖고 큐 서비스 간격 높음 이벤트를 사용 가능하게 설정하려면 다음 MQSC 명령을 사용하십시오.

```
ALTER QMGR PERFMEV(ENABLED)
ALTER QLOCAL('MYQUEUE') QSVCINT(10000) QSVCIEV(HIGH)
```

큐 서비스 간격 이벤트 예

큐 서비스 간격 이벤트에서 얻을 수 있는 정보를 이해하려면 이 절의 예를 사용하십시오.

세 개의 하위 토픽 예가 큐 서비스 간격 이벤트 사용의 점진적으로 더 복잡한 설명을 제공합니다.

각 하위 토픽의 예에 동반되는 그림은 동일한 구조를 갖습니다.

- 그림 1은 개별 MQGET 호출 및 MQPUT 호출을 표시하는, 큐 용량 대 시간의 그래프입니다.
- 주석 섹션은 시간 제한조건의 비교를 표시합니다. 사용자가 고려해야 하는 세 개의 기간이 있습니다.
 - 사용자 정의 서비스 간격.
 - 서비스 타이머가 측정한 시간.
 - 이벤트 통계가 마지막으로 재설정된 이후의 시간(이벤트 데이터의 TimeSinceReset).
- 이벤트 통계 요약 섹션은 임의의 순간에 사용 가능한 이벤트 및 생성되는 이벤트를 표시합니다.

예는 큐 서비스 간격 이벤트의 다음 측면을 설명합니다.

- 큐 용량이 시간에 따라 변하는 정도.
- 서비스 타이머가 측정하는 경과 시간이 서비스 간격과 비교하는 정도.
- 사용 가능한 이벤트.
- 생성되는 이벤트.

알아두기: 예 1은 메시지가 간헐적이고 다음 메시지가 도달하기 전에 각 메시지가 큐에서 제거되는 단순한 사례를 보여줍니다. 이벤트 데이터로부터 큐의 최대 메시지 수가 1이었음을 알고 있습니다. 그러므로, 각 메시지가 큐에 있었던 기간을 파악할 수 있습니다.

그러나 큐에 둘 이상의 메시지가 있고 MQGET 호출과 MQPUT 호출의 순서가 예측 불가능한 일반적인 경우, 큐 서비스 간격 이벤트를 사용하여 개별 메시지가 큐에 남아 있는 기간을 계산할 수 없습니다. 이벤트 데이터에서 리턴되는 TimeSinceReset 매개변수는 큐에 메시지가 없는 시간의 비율을 포함할 수 있습니다. 그러므로 이들 통계로부터 파생시키는 모든 결과는 암시적으로 이들 시간을 포함하도록 평균화됩니다.

관련 개념

[21 페이지의 『큐 서비스 간격 이벤트』](#)

큐 서비스 간격 이벤트는 서비스 간격이라고 부르는 사용자 정의 시간 간격 안에서 큐에 대해 조작이 수행되었는지 여부를 표시합니다. 설치에 따라서, 큐 서비스 간격 이벤트를 사용하여 메시지가 충분히 빨리 큐에서 제거되는지 여부를 모니터할 수 있습니다.

[22 페이지의 『서비스 타이머』](#)

큐 서비스 간격 이벤트는 서비스 타이머라고 부르는 내부 타이머를 사용하는데, 이것은 큐 관리자에 의해 제어됩니다. 서비스 타이머는 큐 서비스 간격 이벤트가 사용 가능한 경우에만 사용됩니다.

큐 서비스 간격 이벤트: 예 1

MQGET 호출과 MQPUT 호출의 기본 순서로, 큐 용량은 항상 1 또는 0입니다.




그림 4. 큐 서비스 간격 이벤트 - 예 1

주석

- P1에서 애플리케이션이 빈 큐에 메시지를 넣습니다. 이것은 서비스 타이머를 시작합니다.
T0은 큐 관리자 시동 시간일 수 있음을 주의하십시오.
- G1에서 다른 애플리케이션이 큐에서 메시지를 가져옵니다. P1과 G1 사이의 경과 시간이 서비스 간격보다 크기 때문에 큐 서비스 간격 높음 이벤트가 G1에서의 MQGET 호출에서 생성됩니다. 높음 이벤트가 생성될 때 큐 관리자는 다음과 같도록 이벤트 제어 속성을 재설정합니다.
 - 정상 이벤트가 자동으로 사용 가능하게 됩니다.
 - 높음 이벤트는 사용 불가능합니다.
 큐가 이제 비어 있기 때문에 서비스 타이머는 OFF 상태로 전환됩니다.
- P2에서 두 번째 메시지가 큐에 들어갑니다. 이것은 서비스 타이머를 재시작합니다.
- G2에 메시지가 큐에서 제거됩니다. 그러나 P2와 G2 사이의 경과 시간이 서비스 간격보다 작기 때문에 큐 서비스 간격 정상 이벤트가 G2에서 MQGET 호출에서 생성됩니다. 정상 이벤트가 생성될 때 큐 관리자는 다음과 같도록 제어 속성을 재설정합니다.
 - 높음 이벤트가 자동으로 사용 가능하게 됩니다.
 - 정상 이벤트는 사용 불가능합니다.

큐가 비어 있기 때문에 서비스 타이머는 다시 OFF 상태로 전환됩니다.

이벤트 통계 요약

26 페이지의 표 5에서는 이 예에 대한 이벤트 통계를 요약합니다.

표 5. 예 1에 대한 이벤트 통계 요약		
	이벤트 1	이벤트 2
이벤트 시간	T(G1)	T(G2)
이벤트 유형	높음	확인
TimeSinceReset	T(G1) - T(0)	T(G2) - T(G1)
HighQDepth	1	1
MsgEnqCount	1	1
MsgDeqCount	1	1

25 페이지의 그림 4의 중간 부분은 해당 큐에 대한 서비스 간격과 비교되는 서비스 타이머가 측정한 경과 시간을 보여줍니다. 큐 서비스 간격 이벤트가 발행할지 여부를 확인하려면 서비스 타이머를 나타내는 수평선(화살표를 갖는)의 길이를 서비스 간격을 나타내는 선의 길이와 비교하십시오. 서비스 타이머 선이 더 길고 큐 서비스 간격 높음 이벤트가 사용 가능한 경우, 큐 서비스 간격 높음 이벤트가 다음 GET에서 발생합니다. 타이머 선이 더 짧고 큐 서비스 간격 정상 이벤트가 사용 가능한 경우, 큐 서비스 간격 정상 이벤트가 다음 GET에서 발생합니다.

큐 서비스 간격 이벤트: 예 2

MQPUT 호출과 MQGET 호출의 순서로, 큐 용량은 항상 1 또는 0이 아닙니다.

이 예는 또한 예를 들어 시간 P2에서 이벤트가 생성되지 않고 재설정되는 타이머의 인스턴스를 보여줍니다.




그림 5. 큐 서비스 간격 이벤트 - 예 2

주석

이 예에서 정상 이벤트가 초기에 사용 가능하고 큐 통계가 시간 T0에 재설정되었습니다.

1. P1에 첫 번째 PUT이 서비스 타이머를 시작합니다.
2. P2에서, PUT은 정상 이벤트를 유발할 수 없기 때문에 두 번째 PUT이 이벤트를 생성하지 않습니다.
3. G1에서 서비스 간격이 이제 초과되었으므로 정상 이벤트는 생성되지 않습니다. 그러나 MQGET 호출이 서비스 타이머가 재설정되게 만듭니다.
4. G2에서 서비스 간격 내에 두 번째 GET이 발생하고 이번에는 정상 이벤트가 생성됩니다. 큐 관리자는 다음과 같도록 이벤트 제어 속성을 재설정합니다.
 - a. 높음 이벤트가 자동으로 사용 가능하게 됩니다.
 - b. 정상 이벤트는 사용 불가능합니다.

큐가 이제 비어 있기 때문에 서비스 타이머는 OFF 상태로 전환됩니다.

이벤트 통계 요약

28 페이지의 표 6에서는 이 예에 대한 이벤트 통계를 요약합니다.

표 6. 예 2에 대한 이벤트 통계 요약	
	이벤트 2
이벤트 시간	T(G2)
이벤트 유형	확인
TimeSinceReset	T(G2) - T(0)
HighQDepth	2
MsgEnqCount	2
MsgDeqCount	2

큐 서비스 간격 이벤트: 예 3

이전 예보다 더 산발적인 MQGET 호출과 MQPUT 호출의 순서입니다.




그림 6. 큐 서비스 간격 이벤트 - 예 3

주석

1. 시간 T(0)에서, 큐 통계가 재설정되고 큐 서비스 간격 높음 이벤트가 사용 가능합니다.
2. P1에 첫 번째 PUT이 서비스 타이머를 시작합니다.
3. P2에, 두 번째 PUT이 큐 용량을 2로 증가시킵니다. 서비스 간격 시간이 초과되지 않았기 때문에 높음 이벤트가 생성되지 않습니다.
4. P3에서 세 번째 PUT이 높음 이벤트가 생성되게 합니다. (타이머가 서비스 간격을 초과했습니다.) 큐 용량이 PUT 전에 0이 아니었기 때문에 타이머는 재설정되지 않습니다. 그러나 정상 이벤트가 사용 가능합니다.
5. G1에서 서비스 간격이 초과되었고 정상 이벤트가 사용 가능하기 때문에 MQGET 호출이 이벤트를 생성하지 않습니다. 그러나 MQGET 호출은 서비스 타이머를 재설정합니다.
6. G2에서 서비스 간격이 초과되었고 정상 이벤트가 사용 가능하기 때문에 MQGET 호출이 이벤트를 생성하지 않습니다. 다시, MQGET 호출이 서비스 타이머를 재설정합니다.
7. G3에서 세 번째 GET이 큐를 비우고 서비스 타이머는 서비스 간격과 같습니다. 그러므로 정상 이벤트가 생성됩니다. 서비스 타이머가 재설정되고 높음 이벤트가 사용 가능합니다. MQGET 호출이 큐를 비우며, 이것은 타이머를 OFF 상태로 만듭니다.

이벤트 통계 요약

29 페이지의 표 7에서는 이 예에 대한 이벤트 통계를 요약합니다.

표 7. 예 3에 대한 이벤트 통계 요약		
	이벤트 1	이벤트 2
이벤트 시간	T(P3)	T(G3)
이벤트 유형	높음	확인
TimeSinceReset	T(P3) - T(0)	T(G3) - T(P3)
HighQDepth	3	3
MsgEnqCount	3	0
MsgDeqCount	0	3

큐 용량 이벤트

큐 용량 이벤트를 큐 용량, 즉 큐에 있는 메시지 수와 관련됩니다.

IBM MQ 애플리케이션에서 큐는 가득 차지 않아야 합니다. 가득 차는 경우 애플리케이션은 지정한 큐에 더 이상 메시지를 넣을 수 없습니다. 이것이 발생하는 경우 메시지가 유실되지 않더라도 가득 찬 큐는 상당한 불편을 유발할 수 있습니다. 메시지를 처리하는 애플리케이션이 덜어낼 수 있는 것보다 더 빨리 큐에 메시지가 놓여지는 경우 큐의 메시지 수가 쌓일 수 있습니다.

이 문제점의 솔루션은 특정 상황에 의존하지만 다음을 포함할 수 있습니다.

- 일부 메시지를 다른 큐로 전환.
- 큐에서 더 많은 메시지를 덜어내기 위한 새 애플리케이션 시작.
- 본질적이 아닌 메시지 트래픽 중지.
- 임시 최대를 극복하기 위해 큐 용량 증가.

문제점이 진행 중일 수 있다는 사전 경고가 예방 조치를 취하기가 더 쉽게 만듭니다. 이 목적을 위해 IBM MQ는 다음 큐 용량 이벤트를 제공합니다.

큐 용량 높음 이벤트

큐 용량이 큐 용량 상한이라고 부르는 사전 정의된 임계값으로 증가했음을 표시합니다.

큐 용량 낮음 이벤트

큐 용량이 큐 용량 하한이라고 부르는 사전 정의된 임계값으로 감소했음을 표시합니다.

큐 가득 참 이벤트

큐가 최대 용량에 도달했음, 즉 큐가 가득 찼음을 표시합니다.

큐 가득 참 이벤트는 애플리케이션이 최대 용량에 도달한 큐에 메시지를 넣으려고 시도할 때 생성됩니다. 큐 용량 높음 이벤트가 큐가 채워져 가고 있다는 사전 경고를 제공합니다. 이것은 이 이벤트를 수신했을 때 시스템 관리자가 어떤 예방 조치를 취해야 함을 의미합니다. 예방 조치가 성공하고 큐 용량이 안전한 수준으로 떨어지는 경우 큐 관리자가 큐 용량 낮음 이벤트를 생성하도록 큐 관리자를 구성할 수 있습니다.

첫 번째 큐 용량 이벤트 예는 큐가 가득 차게 되기를 막는 추정 조치의 효과를 보여줍니다.

관련 개념

32 페이지의 『[큐 용량 이벤트 예](#)』

큐 용량 이벤트로부터 얻을 수 있는 정보를 이해하려면 이들 예를 사용하십시오.

관련 정보

[큐 가득 참](#)

[큐 용량 상한](#)

[큐 용량 하한](#)

큐 용량 이벤트 사용 가능

임의의 큐 용량 이벤트에 대해 큐를 구성하려면 적절한 큐 관리자 및 큐 속성을 설정합니다.

이 태스크 정보

기본적으로, 모든 큐 용량 이벤트는 사용 불가능합니다. 사용 가능할 때 큐 용량 이벤트가 다음과 같이 생성됩니다.

- 큐 용량 높음 이벤트는 메시지를 큐에 넣어서 큐 용량이 **QDepthHighLimit**에 대해 설정된 값 이상이 될 때 생성됩니다.
 - 큐 용량 높음 이벤트는 동일한 큐에서의 큐 용량 낮음 이벤트에 의해 자동으로 사용 가능하게 됩니다.
 - 큐 용량 높음 이벤트는 동일한 큐에서 큐 용량 낮음 및 큐 가득 참 이벤트를 둘 다 자동으로 사용 가능하게 합니다.
- **distributed** 큐 용량 낮음 이벤트는 메시지가 GET 조작에 의해 큐에서 제거되어 큐 용량이 **QDepthLowLimit**에 대해 설정된 값 이하가 될 때 생성됩니다.
 - ▶ **z/OS** 큐 용량 낮음 이벤트는 메시지가 GET 조작에 의해 큐에서 제거되거나, 메시지가 만료되지 않았다면 조작에 의해 제거되었겠지만 만료로 인해 제거되어 큐 용량이 **QDepthLowLimit**에 대해 설정된 값 이하가 될 때 생성됩니다.
 - 큐 용량 낮음 이벤트는 동일한 큐에서의 큐 용량 높음 이벤트 또는 큐 가득 참 이벤트에 의해 자동으로 사용 가능하게 됩니다.
 - 큐 용량 낮음 이벤트는 동일한 큐에서 큐 용량 높음 및 큐 가득 참 이벤트를 둘 다 자동으로 사용 가능하게 합니다.
- 큐 가득 참 이벤트는 큐가 가득 찼기 때문에 애플리케이션이 큐에 메시지를 넣을 수 없을 때 생성됩니다.
 - 큐 가득 참 이벤트는 동일한 큐에서의 큐 용량 높음 또는 큐 용량 낮음 이벤트에 의해 자동으로 사용 가능하게 됩니다.
 - 큐 가득 참 이벤트는 동일한 큐에서 큐 용량 낮음 이벤트를 자동으로 사용 가능하게 합니다.

큐 용량 이벤트에 대해 큐를 구성하려면 다음 단계를 수행하십시오.

프로시저

1. 큐 관리자 속성 **PERFMEV**를 사용하여 큐 관리자에서 성능 이벤트를 사용 가능하게 하십시오. 이벤트는 **SYSTEM.ADMIN.PERFM.EVENT** 큐로 이동합니다.
2. 필수 큐에서 이벤트를 사용 가능하게 설정하려면 다음 속성 중 하나를 설정하십시오.
 - **QDepthHighEvent**(MQSC에서는 **QDPHIEV**)
 - **QDepthLowEvent**((MQSC에서는 **QDPLOEV**)
 - **QDepthMaxEvent**((MQSC에서는 **QDPMAXEV**)

3. 옵션: 한계를 설정하려면 최대 큐 용량의 백분율로서 다음 속성을 지정하십시오.

- `QDepthHighLimit`((MQSC에서는 `QDEPTHHI`)
- `QDepthLowLimit`((MQSC에서는 `QDEPTHLO`)

제한사항: `QDEPTHHI`는 `QDEPTHLO`보다 작지 않아야 합니다.

`QDEPTHHI`가 `QDEPTHLO`와 동일하면 큐 용량이 둘 중 어느 방향으로든 값을 초과할 때마다 이벤트 메시지가 생성됩니다. 큐 용량이 이러한 값보다 작으면 상한 임계값이 사용되고, 이러한 값보다 크면 하한 임계값이 사용되기 때문입니다.

결과

참고:

distributed 만료된 메시지가 GET 조작에 의해 큐에서 제거되어 큐 용량이 `QDepthLowLimit`에 대해 설정된 값 이하가 될 때는 큐 용량 낮음 이벤트가 생성되지 않습니다. IBM MQ는 성공적인 GET 조작 중에만 큐 용량 낮음 이벤트를 생성합니다. 그러므로, 만기된 메시지가 큐에서 제거될 때 큐 용량 낮음 메시지가 생성되지 않습니다. 또한, 이러한 만료된 메시지가 큐에서 제거된 후에는 `QDepthHighEvent` 및 `QDepthLowEvent`가 재설정되지 않습니다.

z/OS IBM MQ는 성공적인 파괴적 GET 조작, 또는 일치하는 메시지가 만료되지 않았다면 성공했을 파괴적 GET 조작 중에 큐 용량 낮음 이벤트 메시지를 생성합니다. 그렇지 않고 만료된 메시지가 일반 백그라운드 처리 중에 큐에서 제거된 경우에는 큐 용량 낮음 이벤트 메시지가 생성되지 않습니다. 또한 일반 백그라운드 처리 중에 만료된 메시지가 큐에서 제거된 후에는 `QDepthHighEvent` 및 `QDepthLowEvent`가 재설정되지 않습니다. 만료된 메시지 처리에 대한 자세한 정보는 [IBM MQ for z/OS에서 큐 관리자 조정을 참조하십시오](#).

예

80%에서 설정된 한계를 갖고 MYQUEUE 큐에서 큐 용량 높음 이벤트를 사용 가능하게 설정하려면 다음 MQSC 명령을 사용하십시오.

```
ALTER QMGR PERFMEV(ENABLED)
ALTER QLOCAL('MYQUEUE') QDEPTHHI(80) QDPHIEV(ENABLED)
```

20%에서 설정된 한계를 갖고 MYQUEUE 큐에서 큐 용량 낮음 이벤트를 사용 가능하게 설정하려면 다음 MQSC 명령을 사용하십시오.

```
ALTER QMGR PERFMEV(ENABLED)
ALTER QLOCAL('MYQUEUE') QDEPTHLO(20) QDPLOEV(ENABLED)
```

MYQUEUE 큐에서 큐 가득 참 이벤트를 사용 가능하게 설정하려면 다음 MQSC 명령을 사용하십시오.

```
ALTER QMGR PERFMEV(ENABLED)
ALTER QLOCAL('MYQUEUE') QDPMAXEV(ENABLED)
```

공유 큐 및 큐 용량 이벤트(IBM MQ for z/OS)

큐 공유 그룹 내의 모든 큐 관리자가 `PERFMEV` 속성에 대해 동일한 설정값을 가지고 있는 경우, 이벤트 모니터링이 공유 큐를 사용하는 애플리케이션에 대해 훨씬 간단한 방법입니다.

공유 큐에서 큐 용량 이벤트가 발생하고 큐 관리자 속성 `PERFMEV`가 `ENABLED`로 설정된 경우, 큐 공유 그룹 내의 큐 관리자가 이벤트 메시지를 생성합니다. 큐 관리자 중 일부에서 `PERFMEV`가 `DISABLED`로 설정된 경우, 이러한 큐 관리자에 의해서는 이벤트 메시지가 생성되지 않으며 애플리케이션으로부터 이벤트 모니터링을 작성하는 것이 더 어렵습니다. 더 쉽게 모니터링하려면 각 큐 관리자의 `PERFMEV` 속성을 동일하게 설정하십시오.

각 큐 관리자가 생성하는 이 이벤트 메시지는 공유 큐의 개별 사용법을 나타냅니다. 큐 관리자가 공유 큐에서 어떠한 활동도 수행하지 않으면 이벤트 메시지의 다양한 값이 널 또는 0이 됩니다. 다음과 같이 널 이벤트 메시지를 사용할 수 있습니다.

- 큐 공유 그룹 내의 각 활성 큐 관리자가 하나의 이벤트 메시지를 생성하는지 확인하십시오.
- 이벤트 메시지를 생성한 큐 관리자에 대한 공유 큐에 활동이 없는 경우를 강조표시하십시오.

큐 관리자 통합

큐 관리자가 큐 용량 이벤트를 발행할 때 공유 큐 오브젝트 정의가 활성 성능 이벤트 속성을 토글하도록 업데이트됩니다. 예를 들어, 큐 속성의 정의에 따라 큐 용량 높음 이벤트가 큐 용량 낮음 및 큐 가득 참 이벤트를 사용할 수 있습니다. 공유 큐 오브젝트를 성공적으로 업데이트한 후에 성능 이벤트를 초기에 감지한 큐 관리자가 통합 큐 관리자가 됩니다.

성능 이벤트에 대해 사용 가능한 경우, 통합 큐 관리자가 다음 조치를 수행합니다.

1. 이벤트 메시지가 마지막으로 작성된 이후 또는 큐 통계가 마지막으로 재설정된 이후에 수집된 모든 공유 큐 성능 데이터를 캡처하는 이벤트 메시지를 발행하십시오. 이 메시지의 메시지 디스크립터(MQMD)에 통합 큐 관리자에 의해 작성되는 고유한 상관 ID(*CorrelId*)가 들어 있습니다.
2. 공유 큐에 대한 이벤트 메시지 생성을 요청하기 위해 동일한 큐 공유 그룹 내의 모든 기타 활성 큐 관리자에게 브로드캐스트합니다. 브로드캐스트에는 이벤트 메시지 세트에 대한 통합 큐 관리자에 의해 작성된 상관 ID가 포함됩니다.

통합 큐 관리자로부터 요청을 수신하고 성능 이벤트에 대해 사용 가능한 큐 공유 그룹 내에 활성 큐 관리자가 있으면 해당 활성 큐 관리자가 공유 큐에 대한 이벤트 메시지를 발행합니다. 발행되는 이벤트 메시지는 이벤트 메시지가 마지막으로 작성된 이후 또는 큐 통계가 마지막으로 재설정된 이후에 수신(활성) 큐 관리자에 의해 수행되는 모든 조작에 대한 정보를 포함합니다. 이 이벤트 메시지의 메시지 디스크립터(MQMD)에 통합 큐 관리자에 의해 지정되는 고유한 상관 ID(*CorrelId*)가 들어 있습니다.

공유 큐에서 성능 이벤트가 발생할 때 n 이벤트 메시지가 생성됩니다. 여기서, n 은 1에서부터 큐 공유 그룹 내의 활성 큐 관리자의 수까지입니다. 각 이벤트 메시지는 이벤트 메시지를 생성한 큐 관리자에 대한 공유 큐 활동과 연관된 데이터를 포함합니다.

공유 및 비공유 큐 사이의 차이

공유 큐에서 큐 용량 이벤트를 사용하는 것은 비공유 큐에서 사용하는 것과 다릅니다. 핵심적인 차이는 큐 관리자에서 PERFMV가 DISABLED인 경우에도 공유 큐에 대해 이벤트가 켜진다는 점입니다. 이 점은 비공유 큐의 경우와 다릅니다.

이 차이를 설명하는 다음 예제를 참조하십시오.

- QM1은 *PerformanceEvent*(MQSC의 PERFMV)가 DISABLED로 설정된 큐 관리자입니다.
- SQ1은 MQSC에서 QSGDISP가 (SHARED) QLOCAL로 설정된 공유 큐입니다.
- LQ1은 MQSC에서 QSGDISP가 (QMGR) QLOCAL로 설정된 비공유 큐입니다.

두 큐 모두 다음 속성이 정의에서 설정되어 있습니다.

- QDPHIEV (ENABLED)
- QDPLOEV (DISABLED)
- QDPMAXEV (DISABLED)

메시지가 두 큐에 배치되어 용량이 QDEPTHHI 임계값을 충족하거나 초과하면 SQ1에서 QDPHIEV 값이 DISABLED로 전환됩니다. 또한 QDPLOEV 및 QDPMAXEV가 ENABLED로 전환됩니다. 이벤트 기준이 충족되는 시간에 SQ1의 속성은 자동으로 각 성능 이벤트에 대해 전환됩니다.

반대로 LQ1에 대한 속성은 큐 관리자에서 PERFMV가 ENABLED가 될 때까지 변경되지 않고 남아 있습니다. 예를 들어, 큐 관리자의 PERFMV 속성이 ENABLED, DISABLED 및 다시 ENABLED이면 공유 큐의 성능 이벤트 설정과 비공유 큐의 설정이 처음에는 동일했다 하더라도 일관성을 갖지 못할 수도 있습니다.

큐 용량 이벤트 예

큐 용량 이벤트로부터 얻을 수 있는 정보를 이해하려면 이들 예를 사용하십시오.

첫 번째 예는 큐 용량 이벤트의 기본 설명을 제공합니다. 두 번째 예는 더 방대하지만 원리는 첫 번째 예와 동일합니다. 두 예는 모두 다음과 같이 동일한 큐 정의를 사용합니다.

MYQUEUE1 큐는 1000 메시지의 최대 용량을 갖습니다. 큐 용량 상한은 80%이고 큐 용량 하한은 20%입니다. 초기에는 큐 용량 높음 이벤트가 사용 가능한 반면, 다른 큐 용량 이벤트는 사용 불가능합니다.

이 큐를 구성하는 IBM MQ 명령(MQSC)은 다음과 같습니다.

```
ALTER QMGR PERFMV(ENABLED)

DEFINE QLOCAL('MYQUEUE1') MAXDEPTH(1000) QDPMAXEV(DISABLED) QDEPTHHI(80)
QDPHIEV(ENABLED) QDEPTHLO(20) QDPL0EV(DISABLED)
```

관련 개념

[29 페이지의 『큐 용량 이벤트』](#)

큐 용량 이벤트를 큐 용량, 즉 큐에 있는 메시지 수와 관련됩니다.

관련 태스크

[30 페이지의 『큐 용량 이벤트 사용 가능』](#)

입의의 큐 용량 이벤트에 대해 큐를 구성하려면 적절한 큐 관리자 및 큐 속성을 설정합니다.

관련 정보

[MQSC 명령](#)

큐 용량 이벤트: 예 1

큐 용량 이벤트의 기본 순서입니다.

[34 페이지의 그림 7](#)에서는 시간에 따른 큐 용량의 변화를 보여줍니다.




그림 7. 큐 용량 이벤트 (1)

주석

1. T(1)에서, 큐 용량이 증가하고(MQGET 호출보다 더 많은 MQPUT 호출) 큐 용량 하한을 지납니다. 이 때는 이벤트가 생성되지 않습니다.
2. 큐 용량이 T(2)까지 계속 증가하고, 이 때 용량 상한(80%)에 도달하고 큐 용량 높음 이벤트가 생성됩니다.
이것은 큐 가득 참 및 큐 용량 낮음 이벤트를 둘 다 사용 가능하게 합니다.
3. 이벤트에 의해 착수되는 (추정된) 예방 조치가 큐가 가득 차지 못하게 막습니다. 시간 T(3)까지, 큐 용량 상한에 다시 도달되었고, 이 시간부터 위입니다. 이 때는 이벤트가 생성되지 않습니다.
4. 용량 하한(20%)에 도달하고 큐 용량 낮음 이벤트가 생성되는 T(4)까지 큐 용량이 계속 감소합니다.
이것은 큐 가득 참 및 큐 용량 높음 이벤트를 둘 다 사용 가능하게 합니다.

이벤트 통계 요약

35 페이지의 표 8에서는 큐 이벤트 통계를 요약하고 35 페이지의 표 9에서는 사용 가능한 이벤트를 요약합니다.

표 8. 큐 용량 이벤트(예 1)에 대한 이벤트 통계 요약		
	이벤트 2	이벤트 4
이벤트 시간	T(2)	T(4)
이벤트 유형	큐 용량 상한	큐 용량 하한
TimeSinceReset	T(2) - T(0)	T(4) - T(2)
HighQDepth(재설정 이후 최대 큐 용량)	800	900
MsgEnqCount	1157	1220
MsgDeqCount	357	1820

표 9. 사용 가능한 이벤트를 표시하는 요약			
시간 기간	큐 용량 높음 이벤트	큐 용량 낮음 이벤트	큐 가득 참 이벤트
T(1) 이전	ENABLED	-	-
T(1) - T(2)	ENABLED	-	-
T(2) - T(3)	-	ENABLED	ENABLED
T(3) - T(4)	-	ENABLED	ENABLED
T(4) 이후	ENABLED	-	ENABLED

큐 용량 이벤트: 예 2

큐 용량 이벤트의 더 방대한 순서입니다.

36 페이지의 그림 8에서는 시간에 따른 큐 용량의 변화를 보여줍니다.




그림 8. 큐 용량 이벤트 (2)

주석

1. 다음 시간에는 큐 용량 낮음 이벤트가 생성되지 않습니다.
 - T(1) (큐 용량이 증가하고, 사용 가능하지 않음)
 - T(2) (사용 가능하지 않음)
 - T(3) (큐 용량이 증가하고, 사용 가능하지 않음)
2. T(4)에서 큐 용량 높음 이벤트가 발생합니다. 이것은 큐 가득 참 및 큐 용량 낮음 이벤트를 둘 다 사용 가능하게 합니다.
3. T(9)에서 큐가 가득 찼기 때문에 큐에 넣을 수 없는 첫 번째 메시지 후에 큐 가득 참 이벤트가 발생합니다.
4. T(12)에서 큐 용량 낮음 이벤트가 발생합니다.

이벤트 통계 요약

37 페이지의 표 10에서는 큐 이벤트 통계를 요약하고 37 페이지의 표 11에서는 이 예에 대해 다른 시간에 사용 가능한 이벤트를 요약합니다.

	이벤트 4	이벤트 6	이벤트 8	이벤트 9	이벤트 12
이벤트 시간	T(4)	T(6)	T(8)	T(9)	T(12)
이벤트 유형	큐 용량 상한	큐 용량 하한	큐 용량 상한	큐 가득 참	큐 용량 하한
TimeSinceReset	T(4) - T(0)	T(6) - T(4)	T(8) - T(6)	T(9) - T(8)	T(12) - T(9)
HighQDepth	800	855	800	1000	1000
MsgEnqCount	1645	311	1377	324	221
MsgDeqCount	845	911	777	124	1021

시간 기간	큐 용량 높음 이벤트	큐 용량 낮음 이벤트	큐 가득 참 이벤트
T(0) - T(4)	ENABLED	-	-
T(4) - T(6)	-	ENABLED	ENABLED
T(6) - T(8)	ENABLED	-	ENABLED
T(8) - T(9)	-	ENABLED	ENABLED
T(9) - T(12)	-	ENABLED	-
T(12) 이후	ENABLED	-	ENABLED

참고: 이벤트를 동기점을 벗어납니다. 그러므로 빈 큐를 가진 후 채워서 이벤트를 유발한 후, 동기점 관리자의 제어 하에 모든 메시지를 롤백할 수 있습니다. 그러나, 이벤트 사용 가능은 자동으로 설정되었으므로, 다음에 큐가 채워질 때 이벤트가 생성되지 않습니다.

구성 이벤트

구성 이벤트는 오브젝트가 작성, 변경 또는 삭제될 때 생성되며 명시적 요청에 의해서도 생성될 수 있는 알림입니다.

구성 이벤트는 사용자에게 오브젝트 속성에 대한 변경을 알려줍니다. 4가지 유형의 구성 이벤트가 있습니다.

- 오브젝트 작성 이벤트
- 오브젝트 변경 이벤트
- 오브젝트 삭제 이벤트
- 오브젝트 새로 고치기 이벤트

이벤트 데이터는 다음 정보를 포함합니다.

원본 정보

변경이 수행된 큐 관리자, 변경을 수행한 사용자의 ID, 변경을 수행한 방식(예를 들어, 콘솔 명령으로) 등을 포함합니다.

컨텍스트 정보

명령 메시지의 메시지 데이터의 컨텍스트 정보의 복제본입니다.

컨텍스트 정보는 명령이 SYSTEM.COMMAND.INPUT 큐에 메시지로써 입력되었을 때만 이벤트 데이터에 포함됩니다.

오브젝트 ID

오브젝트의 이름, 유형 및 속성 지정으로 구성됩니다.

오브젝트 속성

오브젝트에 있는 모든 속성의 값으로 구성됩니다.

오브젝트 변경 이벤트의 경우 두 메시지가 생성되는데, 하나는 변경 전 정보를 갖고 다른 하나는 그 후의 정보를 갖습니다.

생성되는 모든 구성 이벤트 메시지는 SYSTEM.ADMIN.CONFIG.EVENT 큐에 위치합니다.

관련 개념

[12 페이지의 『구성 이벤트』](#)

구성 이벤트는 구성 이벤트가 명시적으로 요청될 때 또는 오브젝트가 작성, 수정 또는 삭제될 때 자동으로 생성됩니다.

관련 참조

[8 페이지의 『이벤트 유형』](#)

큐 관리자 또는 채널 인스턴스가 보고할 수 있는 도구 이벤트의 유형을 보려면 이 페이지를 사용하십시오.

관련 정보

[오브젝트 작성](#)

[오브젝트 변경](#)

[오브젝트 삭제](#)

[오브젝트 새로 고치기](#)

구성 이벤트 생성

구성 이벤트가 생성되게 하는 명령을 보고 구성 이벤트가 생성되지 않는 상황을 이해하려면 이 페이지를 사용하십시오.

구성 이벤트 메시지는 CONFIGEV 큐 관리자 속성이 ENABLED일 때 구성 이벤트 큐에 넣어집니다.

- 다음 명령 중 하나 또는 동등한 PCF가 실행됩니다.
 - DELETE AUTHINFO
 - DELETE CFSTRUCT
 - DELETE CHANNEL
 - DELETE NAMELIST
 - DELETE PROCESS
 - DELETE QMODEL/QALIAS/QREMOTE
 - DELETE STGCLASS
 - DELETE TOPIC
 - REFRESH QMGR
- 다음 명령 중 하나 또는 동등한 PCF가 오브젝트에 대한 변경이 없는 경우에도 실행됩니다.
 - DEFINE/ALTER AUTHINFO
 - DEFINE/ALTER CFSTRUCT
 - DEFINE/ALTER CHANNEL
 - DEFINE/ALTER NAMELIST
 - DEFINE/ALTER PROCESS
 - DEFINE/ALTER QMODEL/QALIAS/QREMOTE
 - DEFINE/ALTER STGCLASS
 - DEFINE/ALTER TOPIC
 - DEFINE MAXSMGS
 - SET CHLAUTH

- CONFIGEV 속성이 DISABLED이고 ENABLED로 변경되지 않은 경우 ALTER QMGR
- 다음 명령 중 하나 또는 동등한 PCF가 큐에 대한 변경이 없는 경우에도 임시 동적이 아닌 로컬 큐에 대해 실행됩니다.
 - DELETE QLOCAL
 - DEFINE/ALTER QLOCAL
- 오브젝트에 대한 변경이 없는 경우에도 임시 동적 큐의 경우와는 다른 MQSET 호출이 실행됩니다.

구성 이벤트가 생성되지 않을 때

구성 이벤트 메시지는 다음 상황에서 생성되지 않습니다.

- 명령 또는 MQSET 호출이 실패할 때
- 큐 관리자가 이벤트 큐에 구성 이벤트를 넣으려고 시도하는 오류가 발생할 때. 그 경우 명령 또는 MQSET 호출이 완료하지만 이벤트 메시지는 생성되지 않습니다.
- 임시 동적 큐의 경우
- 내부 변경이 TRIGGER 큐 속성에 작성될 때
- REFRESH QMGR 명령에 의해 경우를 제외하고, SYSTEM.ADMIN.CONFIG.EVENT 구성 이벤트 큐의 경우
- 클러스터링 변경을 유발하는 REFRESH/RESET CLUSTER 및 RESUME/SUSPEND QMGR 명령의 경우
- 큐 관리자를 작성 또는 삭제할 때

관련 개념

[37 페이지의 『구성 이벤트』](#)

구성 이벤트는 오브젝트가 작성, 변경 또는 삭제될 때 생성되며 명시적 요청에 의해서도 생성될 수 있는 알림입니다.

관련 정보

[MQSC 명령](#)

[프로그래밍 가능 명령 형식 소개](#)

[MQSET - 오브젝트 속성 설정](#)

[MQSET - 오브젝트 속성 설정](#)

구성 이벤트 사용법

시스템에 관한 정보를 얻기 위해 구성 이벤트를 사용할 수 있는 방법을 보고 CMDSCOPE 같이 구성 이벤트의 사용에 영향을 줄 수 있는 요인을 이해하려면 이 페이지를 사용하십시오.

다음 목적을 위해 구성 이벤트를 사용할 수 있습니다.

1. 보고서가 생성될 수 있으며 시스템의 구조에 관한 정보가 생성될 수 있는 중앙 구성 저장소를 생성하고 유지 보수하기 위해.
2. 감사 추적을 생성하기 위해. 예를 들어, 오브젝트가 예기치 않게 변경되는 경우 변경을 작성한 사용자와 작성된 시간에 관한 정보가 저장될 수 있습니다.

이것은 특히 명령 이벤트도 사용 가능할 때 유용할 수 있습니다. MQSC 또는 PCF 명령이 구성 이벤트 및 명령 이벤트가 생성되도록 하는 경우, 이벤트 메시지가 둘 다 메시지 디스크립터에서 동일한 상관 ID를 공유합니다.

MQSET 호출 또는 다음 명령 중 하나의 경우,

- DEFINE 오브젝트
- ALTER 오브젝트
- DELETE 오브젝트

큐 관리자 속성 CONFIGEV가 사용 가능하지만 구성 이벤트 메시지가 구성 이벤트 큐에 넣어질 수 없는 경우, 예를 들어 이벤트 큐가 정의되지 않은 경우 명령이나 MQSET 호출이 상관없이 실행됩니다.

CMDSCOPE의 효과

CMDSCOPE가 사용되는 명령의 경우 구성 이벤트 메시지 또는 메시지들이 명령이 입력되는 곳이 아니라 명령이 실행되는 큐 관리자(들)에서 생성됩니다. 그러나 CMDSCOPE를 사용하는 명령이 소스 큐 관리자에 의해 생성된 명령인 경우에도 이벤트 데이터의 모든 원본 및 컨텍스트 정보가 입력된 원래 명령과 관련됩니다.

큐 공유 그룹이 현재 버전에 있지 않은 경우 큐 관리자를 포함하는 경우, 이전 버전에 있는 것이 아니라 현재 버전에 있는 큐 관리자에서 CMDSCOPE를 통해 실행되는 모든 명령에 대해 이벤트가 생성됩니다. 이것은 명령이 입력되는 큐 관리자가 이전 버전에 있는 경우에도 그런 경우에 컨텍스트 정보가 이벤트 데이터에 포함됨에도 불구하고 발생합니다.

관련 개념

[37 페이지의 『구성 이벤트』](#)

구성 이벤트는 오브젝트가 작성, 변경 또는 삭제될 때 생성되며 명시적 요청에 의해서도 생성될 수 있는 알림입니다.

관련 정보

[프로그래밍 가능 명령 형식 소개](#)

[MQSET - 오브젝트 속성 설정](#)

[MQSET - 오브젝트 속성 설정](#)

오브젝트 새로 고치기 구성 이벤트

오브젝트 새로 고치기 구성 이벤트는 명시적으로 요청될 때만 발생하기 때문에 다른 구성 이벤트와는 다릅니다.

작성, 변경 및 삭제 이벤트는 MQSET 호출이나 오브젝트를 변경하기 위한 명령에 의해 생성되지만 오브젝트 새로 고치기 이벤트는 MQSC 명령 REFRESH QMGR 또는 그의 동등한 PCF에 의해 명시적으로 요청될 때만 발생합니다.

REFRESH QMGR 명령은 구성 이벤트를 생성하는 다른 모든 명령과 다릅니다. 다른 모든 명령은 특정 오브젝트에 적용되며 해당 오브젝트에 대한 단일 구성 이벤트를 생성합니다. REFRESH QMGR 명령은 큐 관리자에 의해 저장되는 모든 오브젝트 정의를 잠재적으로 나타내는 많은 구성 이벤트 메시지를 생성할 수 있습니다. 선택되는 각 오브젝트에 대해 하나의 이벤트 메시지가 생성됩니다.

REFRESH QMGR 명령은 세 선택 기준의 조합을 사용하여 포함된 오브젝트의 수를 필터링합니다.

- 오브젝트 이름
- 오브젝트 유형
- 새로 고치기 간격

REFRESH QMGR 명령에 어떤 선택 기준도 지정하지 않는 경우, 각 선택 기준에 대해 기본값이 사용되며 큐 관리자에 의해 저장되는 모든 오브젝트 정의에 대해 구성 새로 고치기 이벤트 메시지가 생성됩니다. 이것은 허용할 수 없는 처리 시간 및 이벤트 메시지 생성을 유발할 수 있습니다. 몇 가지 선택 기준 지정을 고려하십시오.

새로 고치기 이벤트를 생성하는 REFRESH QMGR 명령은 다음 상황에서 사용될 수 있습니다.

- 오브젝트가 최근에 조작되었는지 여부와 상관없이 시스템에 있는 오브젝트의 일부 또는 전부에 관한 구성 데이터를 원하는 경우, 예를 들어 구성 이벤트가 처음 사용 가능할 때.
각각이 서로 다른 오브젝트의 선택을 갖지만 모두가 포함되는 여러 명령의 사용을 고려하십시오.
- SYSTEM.ADMIN.CONFIG.EVENT 큐에 오류가 있었던 경우. 이 상황에서는 작성, 변경 또는 삭제 이벤트에 대해 구성 이벤트 메시지가 생성되지 않습니다. 큐의 오류가 정정되었을 때, 큐 관리자 새로 고치기 명령이 이벤트 메시지의 생성을 요청하는 데 사용될 수 있는데 큐에 오류가 있는 동안 유실되었습니다. 이 상황에서는 새로 고치기 간격을 큐가 사용 불가능한 시간으로 설정할 것을 고려하십시오.

관련 개념

[37 페이지의 『구성 이벤트』](#)

구성 이벤트는 오브젝트가 작성, 변경 또는 삭제될 때 생성되며 명시적 요청에 의해서도 생성될 수 있는 알림입니다.

관련 정보

[REFRESH QMGR](#)

[큐 관리자 새로 고치기](#)

명령 이벤트

명령 이벤트는 MQSC 또는 PCF 명령이 성공적으로 실행했다는 알림입니다.

이벤트 데이터는 다음 정보를 포함합니다.

원본 정보

명령이 실행된 큐 관리자, 명령을 실행한 사용자의 ID 및 명령이 실행된 방법(예를 들어, 콘솔 명령에 의해)으로 구성됩니다.

컨텍스트 정보

명령 메시지의 메시지 데이터의 컨텍스트 정보의 복제본입니다. 명령이 메시지를 사용하여 입력되지 않은 경우 컨텍스트 정보는 생략됩니다.

컨텍스트 정보는 명령이 SYSTEM.COMMAND.INPUT 큐에 메시지로 입력되었을 때만 이벤트 데이터에 포함됩니다.

명령 정보

실행된 명령의 유형입니다.

명령 데이터

- PCF 명령의 경우 명령 데이터의 복제본
- MQSC 명령의 경우 명령 텍스트

명령 데이터 형식이 원래 명령의 형식과 반드시 일치하지는 않습니다. 예를 들어, 분산 플랫폼에서 원래 요청이 MQSC 명령인 경우에도 명령 데이터 형식은 항상 PCF 형식입니다.

생성되는 모든 명령 이벤트 메시지는 명령 이벤트 큐 SYSTEM.ADMIN.COMMAND.EVENT에 위치합니다.

관련 참조

[8 페이지의 『이벤트 유형』](#)

큐 관리자 또는 채널 인스턴스가 보고할 수 있는 도구 이벤트의 유형을 보려면 이 페이지를 사용하십시오.

관련 정보

[명령](#)

명령 이벤트 생성

명령 이벤트가 생성되게 하는 상황을 보고 명령 이벤트가 생성되지 않는 상황을 이해하려면 이 페이지를 사용하십시오.

명령 이벤트 메시지는 다음 상황에서 생성됩니다.

- CMDEV 큐 관리자 속성이 ENABLED로 지정되고 MQSC 또는 PCF 명령이 성공적으로 실행할 때.
- CMDEV 큐 관리자 속성이 NODISPLAY로 지정되고 DISPLAY 명령(MQSC) 및 Inquire 명령(PCF)을 제외한 모든 명령이 성공적으로 실행할 때.
- MQSC 명령 ALTER QMGR 또는 PCF 명령인 Change Queue Manager를 실행하고 CMDEV 큐 관리자 속성이 다음 조건 중 하나를 만족할 때:
 - 변경 후 CMDEV가 DISABLED로 지정됨
 - 변경 전 CMDEV가 DISABLED로 지정되지 않았음

명령이 명령 이벤트 큐 SYSTEM.ADMIN.COMMAND.EVENT에 대해 실행하는 경우, 큐가 아직 존재하고 put 금지되지 않은 경우 명령 이벤트가 생성됩니다.

명령 이벤트가 생성되지 않을 때

명령 이벤트 메시지는 다음 상황에서 생성되지 않습니다.

- 명령이 실패할 때
- 큐 관리자가 이벤트 큐에 명령 이벤트를 넣으려는 오류를 만날 때. 이 경우 상관없이 명령이 실행하지만 이벤트 메시지가 생성되지 않습니다.
- MQSC 명령 REFRESH QMGR TYPE (EARLY)의 경우
- MQSC 명령 START QMGR MQSC의 경우

- 매개변수 LOG가 지정되는 경우 MQSC 명령 SUSPEND QMGR의 경우
- 매개변수 LOG가 지정되는 경우 MQSC 명령 RESUME QMGR의 경우

관련 개념

41 페이지의 『명령 이벤트』

명령 이벤트는 MQSC 또는 PCF 명령이 성공적으로 실행했다는 알림입니다.

관련 정보

[REFRESH QMGR](#)

[START QMGR](#)

[SUSPEND QMGR](#)

[RESUME QMGR](#)

[SUSPEND QMGR, RESUME QMGR 및 클러스터](#)

명령 이벤트 사용법

명령 이벤트를 사용하여 실행한 명령의 감사 추적을 생성할 수 있는 방법을 보려면 이 페이지를 사용하십시오.

예를 들어, 오브젝트가 예기치 않게 변경되는 경우 변경을 작성한 사용자와 작성된 시간에 관한 정보가 저장될 수 있습니다. 이것은 특히 구성 이벤트도 사용 가능할 때 유용할 수 있습니다. MQSC 또는 PCF 명령이 명령 이벤트 및 구성 이벤트가 생성되도록 하는 경우, 이벤트 메시지가 둘 다 메시지 디스크립터에서 동일한 상관 ID를 공유합니다.

명령 이벤트 메시지가 생성되지만 명령 이벤트 큐에 넣을 수 없는 경우, 예를 들어 명령 이벤트 큐가 정의되지 않은 경우 명령 이벤트가 생성된 명령이 상관없이 아직 실행합니다.

CMDSCOPE의 효과

CMDSCOPE가 사용되는 명령의 경우 명령 이벤트 메시지 또는 메시지들이 명령이 입력되는 곳이 아니라 명령이 실행하는 큐 관리자(들)에서 생성됩니다. 그러나 CMDSCOPE를 사용하는 명령이 소스 큐 관리자에 의해 생성된 명령인 경우에도 이벤트 데이터의 모든 원본 및 컨텍스트 정보가 입력된 원래 명령과 관련됩니다.

관련 개념

41 페이지의 『명령 이벤트』

명령 이벤트는 MQSC 또는 PCF 명령이 성공적으로 실행했다는 알림입니다.

41 페이지의 『명령 이벤트 생성』



명령 이벤트가 생성되게 하는 상황을 보고 명령 이벤트가 생성되지 않는 상황을 이해하려면 이 페이지를 사용하십시오.

관련 정보

[MQSC 명령](#)

[그룹 내의 PCF 명령 및 응답](#)

로거 이벤트

로거 이벤트는 큐 관리자가 새 로그 익스텐트  또는 IBM i에서 저널 수신자에 쓰기 시작했다는 알림입니다.  로거 이벤트 메시지는 IBM MQ for z/OS에서 사용할 수 없습니다.

이벤트 데이터는 다음 정보를 포함합니다.

- 현재 로그 익스텐트의 이름.
- 재시작 복구를 위해 필요한 가장 빠른 로그 익스텐트의 이름.
- 매체 복원을 위해 필요한 가장 이른 로그 범위의 이름.
- 로그 익스텐트가 위치하는 디렉토리.

생성되는 모든 로거 이벤트 메시지는 로거 이벤트 큐 SYSTEM.ADMIN.LOGGER.EVENT에 위치합니다.

관련 참조

8 페이지의 『이벤트 유형』

큐 관리자 또는 채널 인스턴스가 보고할 수 있는 도구 이벤트의 유형을 보려면 이 페이지를 사용하십시오.

관련 정보

[로거](#)

로거 이벤트 생성

로거 이벤트가 생성되게 하는 상황을 보고 로거 이벤트가 생성되지 않는 상황을 이해하려면 이 페이지를 사용하십시오.

다음 상황에서 로거 이벤트 메시지가 생성됩니다.

- LOGGEREV 큐 관리자 속성이 ENABLED로 지정되고 큐 관리자가 새 로그 익스텐트 또는 IBM i에서는 저널 수신자에 쓰기 시작할 때.
- LOGGEREV 큐 관리자 속성이 ENABLED로 지정되고 큐 관리자가 시작할 때.
- LOGGEREV 큐 관리자 속성이 DISABLED에서 ENABLED로 변경될 때.

팁: RESET QMGR MQSC 명령을 사용하여 큐 관리자가 새 로그 익스텐트에 쓰기 시작하도록 요청할 수 있습니다.



로거 이벤트가 생성되지 않을 때

로거 이벤트 메시지는 다음 상황에서 생성되지 않습니다.

- 큐 관리자가 순환 로깅을 사용하도록 구성될 때.
이 경우 LOGGEREV 큐 관리자 속성이 DISABLED로 설정되며 변경할 수 없습니다.
- 큐 관리자가 이벤트 큐에 로거 이벤트를 넣으려는 오류를 만날 때. 이 경우 이벤트를 유발한 조치가 완료되지만 이벤트 메시지가 생성되지 않습니다.

관련 개념

[42 페이지의 『로거 이벤트』](#)

로거 이벤트는 큐 관리자가 새 로그 익스텐트  또는 IBM i에서 저널 수신자에 쓰기 시작했다는 알림입니다.  로거 이벤트 메시지는 IBM MQ for z/OS에서 사용할 수 없습니다.

관련 정보

[LoggerEvent\(MQLONG\)](#)

[LoggerEvent\(10자리 부호화 정수\)](#)

[RESET QMGR](#)

로거 이벤트 사용법



로거 이벤트를 사용하여 큐 관리자 재시작 또는 매체 복원에 더 이상 필요하지 않은 로그 익스텐트를 판별할 수 있는 방법을 보려면 이 페이지를 사용하십시오.

활성 로그 디렉토리로부터 제거하기 전에 재해 복구를 위해 테이프 같은 매체로 여분의 로그 익스텐트를 아카이브할 수 있습니다. 여분의 로그 익스텐트의 정기적인 제거는 디스크 공간 사용량을 최소로 유지합니다.

예를 들어 이벤트 큐가 정의되지 않았기 때문에 LOGGEREV 큐 관리자 속성이 사용 가능하지만 로거 이벤트 메시지를 로거 이벤트 큐에 넣을 수 없는 경우, 해당 이벤트를 유발한 조치는 상관없이 계속됩니다.

관련 개념

[42 페이지의 『로거 이벤트』](#)

로거 이벤트는 큐 관리자가 새 로그 익스텐트  또는 IBM i에서 저널 수신자에 쓰기 시작했다는 알림입니다.  로거 이벤트 메시지는 IBM MQ for z/OS에서 사용할 수 없습니다.

관련 참조

[43 페이지의 『로거 이벤트 생성』](#)

로거 이벤트가 생성되게 하는 상황을 보고 로거 이벤트가 생성되지 않는 상황을 이해하려면 이 페이지를 사용하십시오.

관련 정보

[LoggerEvent\(MQLONG\)](#)

[LoggerEvent\(10자리 부호화 정수\)](#)

로거 이벤트 큐를 모니터링하는 샘플 프로그램

새 이벤트 메시지에 대한 로거 이벤트 큐를 모니터링하고 해당 메시지를 읽고 메시지의 콘텐츠를 stdout에 넣는 샘플 C 프로그램을 보려면 이 페이지를 사용하십시오.

```
/* **** */
/*
/* Program name: AMQSLOG0.C
/*
/* Description: Sample C program to monitor the logger event queue and output
/* a message to stdout when a logger event occurs
/* <N_OCO_COPYRIGHT>
/* Licensed Materials - Property of IBM
/*
/* 63H9336
/* (c) Copyright IBM Corp. 2005, 2023. All Rights Reserved.
/*
/* US Government Users Restricted Rights - Use, duplication or
/* disclosure restricted by GSA ADP Schedule Contract with
/* IBM Corp.
/* <NOC_COPYRIGHT>
/* **** */
/*
/* Function: AMQSLOG is a sample program which monitors the logger event
/* queue for new event messages, reads those messages, and puts the contents
/* of the message to stdout.
/*
/* **** */
/*
/* AMQSLOG has 1 parameter - the queue manager name (optional, if not
/* specified then the default queue manager is implied)
/*
/* **** */

/* **** */
/* Includes
/* **** */
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>

#include <cmqc.h> /* MQI constants*/
#include <cmqcfc.h> /* PCF constants*/

/* **** */
/* Constants
/* **** */

#define MAX_MESSAGE_LENGTH 8000

typedef struct _ParmTableEntry
{
    MQLONG ConstVal;
    PMQCHAR Desc;
} ParmTableEntry;

ParmTableEntry ParmTable[] =
{
    0, "",
    MQCA_Q_MGR_NAME, "Queue Manager Name",
    MQCMD_LOGGER_EVENT, "Logger Event Command",
    MQRC_LOGGER_STATUS, "Logger Status",
    MQCACF_CURRENT_LOG_EXTENT_NAME, "Current Log Extent",
    MQCACF_RESTART_LOG_EXTENT_NAME, "Restart Log Extent",
    MQCACF_MEDIA_LOG_EXTENT_NAME, "Media Log Extent",
    MQCACF_LOG_PATH, "Log Path"};

/* **** */
/* Function prototypes
/* **** */

static void ProcessPCF(MQHCONN hConn,
                      MQHOBJ hEventQueue,
                      PMQCHAR pBuffer);

static PMQCHAR ParmToString(MQLONG Parameter);

/* **** */
/* Function: main
/* **** */
```

```

int main(int argc, char * argv[])
{
    MQLONG    CompCode;
    MQLONG    Reason;
    MQHCONN   hConn = MQHC_UNUSABLE_HCONN;
    MQOD      ObjDesc = { MQOD_DEFAULT };
    MQCHAR    QMName[MQ_Q_MGR_NAME_LENGTH+1] = "";
    MQCHAR    LogEvQ[MQ_Q_NAME_LENGTH] = "SYSTEM.ADMIN.LOGGER.EVENT";
    MQHOBJ    hEventQueue;
    PMQCHAR   pBuffer = NULL;

    printf("\n/*****\n");
    printf("/* Sample Logger Event Monitor start */\n");
    printf("/*****\n");

    /*****
    /* Parse any command line options
    */
    /*****

    if (argc > 1)
        strncpy(QMName, argv[1], (size_t)MQ_Q_MGR_NAME_LENGTH);

    pBuffer = (char *)malloc(MAX_MESSAGE_LENGTH);
    if (!pBuffer)
    {
        printf("Can't allocate %d bytes\n",MAX_MESSAGE_LENGTH);
        goto MOD_EXIT;
    }

    /*****
    /* Connect to the specified (or default) queue manager
    */
    /*****

    MQCONN(QMName,
           &hConn,
           &CompCode,
           &Reason);

    if (Reason != MQCC_OK)
    {
        printf("Error in call to MQCONN, Reason %d, CompCode %d\n", Reason,
              CompCode);
        goto MOD_EXIT;
    }

    /* Open the logger event queue for input */

    strncpy(ObjDesc.ObjectQMgrName,QMName, MQ_Q_MGR_NAME_LENGTH);
    strncpy(ObjDesc.ObjectName, LogEvQ, MQ_Q_NAME_LENGTH);

    MQOPEN( hConn,
            &ObjDesc,
            MQOO_INPUT_EXCLUSIVE,
            &hEventQueue,
            &CompCode,
            &Reason);
    if (Reason)
    {
        printf("MQOPEN failed for queue manager %.48s Queue %.48s Reason: %d\n",
              ObjDesc.ObjectQMgrName,
              ObjDesc.ObjectName,
              Reason);

        goto MOD_EXIT;
    }
    else
    {
        ProcessPCF(hConn, hEventQueue, pBuffer);
    }

    MOD_EXIT:

    if (pBuffer != NULL) {
        free(pBuffer);
    }

    /*****
    /* Disconnect
    */
    /*****
    if (hConn != MQHC_UNUSABLE_HCONN) {
        MQDISC(&hConn, &CompCode, &Reason);
    }
}

```

```

return 0;
}

/*****
/* Function: ProcessPCF
*****/
/*
/* Input Parameters:  Handle to queue manager connection
/*                   Handle to the opened logger event queue object
/*                   Pointer to a memory buffer to store the incoming PCF msg*/
/*
/* Output Parameters: None
/*
/* Logic: Wait for messages to appear on the logger event queue and display
/* their contents.
/*
*****/

static void ProcessPCF(MQHCONN    hConn,
                     MQHOBJ     hEventQueue,
                     PMQCHAR    pBuffer)
{
    MQCFH    * pCfh;
    MQCFST   * pCfst;
    MQGMO    Gmo    = { MQGMO_DEFAULT };
    MQMD     Mqmd   = { MQMD_DEFAULT };
    PMQCHAR  pPCFCmd;
    MQLONG   Reason = 0;
    MQLONG   CompCode;
    MQLONG   MsgLen;
    PMQCHAR  Parm = NULL;

    Gmo.Options    |= MQGMO_WAIT;
    Gmo.Options    |= MQGMO_CONVERT;
    Gmo.WaitInterval = MQWI_UNLIMITED;
    /*****
    /* Process response Queue
    *****/
    while (Reason == MQCC_OK)
    {
        memcpy(&Mqmd.MsgId;    , MQMI_NONE, sizeof(Mqmd.MsgId));
        memset(&Mqmd.CorrelId, 0, sizeof(Mqmd.CorrelId));

        MQGET( hConn,
              hEventQueue,
              &Mqmd,
              &Gmo,
              MAX_MESSAGE_LENGTH,
              pBuffer,
              &MsgLen,
              &CompCode,
              &Reason);
        if (Reason != MQCC_OK)
        {
            switch(Reason)
            {
                case MQRC_NO_MSG_AVAILABLE:
                    printf("Timed out");
                    break;

                default:
                    printf("MQGET failed RC(%d)\n", Reason);
                    break;
            }
            goto MOD_EXIT;
        }

        /*****
        /* Only expect PCF event messages on this queue
        *****/
        if (memcmp(Mqmd.Format, MQFMT_EVENT, sizeof(Mqmd.Format)))
        {
            printf("Unexpected message format '%8s' received\n", Mqmd.Format);
            continue;
        }

        /*****
        /* Build the output by parsing the received PCF message, first the
        /* header, then each of the parameters
        *****/

```

```

pCfh = (MQCFH *)pBuffer;

if (pCfh -> Reason)
{
    printf("-----\n");
    printf("Event Message Received\n");

    Parm = ParmToString(pCfh->Command);
    if (Parm != NULL) {
        printf("Command  :%s \n",Parm);
    }
    else
    {
        printf("Command  :%d \n",pCfh->Command);
    }

    printf("CompCode :%d\n"      ,pCfh->CompCode);

    Parm = ParmToString(pCfh->Reason);
    if (Parm != NULL) {
        printf("Reason   :%s \n",Parm);
    }
    else
    {
        printf("Reason   :%d \n",pCfh->Reason);
    }
}

pPCFCmd = (char *) (pCfh+1);
printf("-----\n");
while(pCfh -> ParameterCount-->
{
    pCfst = (MQCFST *) pPCFCmd;
    switch(pCfst -> Type)
    {
        case MQCFT_STRING:
            Parm = ParmToString(pCfst -> Parameter);
            if (Parm != NULL) {
                printf("%-32s",Parm);
            }
            else
            {
                printf("%-32d",pCfst -> Parameter);
            }

            fwrite( pCfst -> String, pCfst -> StringLength, 1, stdout);
            pPCFCmd += pCfst -> StrucLength;
            break;
        default:
            printf("Unrecognised datatype %d returned\n",pCfst->Type);
            goto MOD_EXIT;
    }
    putchar('\n');
}
printf("-----\n");
}
MOD_EXIT:
return;
}

/*****
/* Function: ParmToString
*****/
/*****
/* Input Parameters:  Parameter for which to get string description
/*
/* Output Parameters: None
/*
/*
/* Logic: Takes a parameter as input and returns a pointer to a string
/* description for that parameter, or NULL if the parameter does not
/* have an associated string description
*****/

static PMQCHAR ParmToString(MQLONG Parameter){
    long i;
    for (i=0 ; i< sizeof(ParmTable)/sizeof(ParmTableEntry); i++)
    {
        if (ParmTable[i].ConstVal == Parameter ParmTable[i].Desc)
            return ParmTable[i].Desc;
    }
    return NULL;
}

```

}

샘플 출력

이 애플리케이션은 다음 양식의 출력을 생성합니다.

```

/*****/
/* Sample Logger Event Monitor start */
/*****/
-----
Event Message Received
Command :Logger Event Command
CompCode :0
Reason :Logger Status
-----
Queue Manager Name          CSIM

Current Log Extent          AMQA000001
Restart Log Extent          AMQA000001
Media Log Extent            AMQA000001
Log Path                     QMCSIM
-----

```

관련 개념

43 페이지의 『로거 이벤트 사용법』

로거 이벤트를 사용하여 큐 관리자 재시작 또는 매체 복원에 더 이상 필요하지 않은 로그 익스텐트를 판별할 수 있는 방법을 보려면 이 페이지를 사용하십시오.

42 페이지의 『명령 이벤트 사용법』

명령 이벤트를 사용하여 실행한 명령의 감사 추적을 생성할 수 있는 방법을 보려면 이 페이지를 사용하십시오.

관련 참조

43 페이지의 『로거 이벤트 생성』

로거 이벤트가 생성되게 하는 상황을 보고 로거 이벤트가 생성되지 않는 상황을 이해하려면 이 페이지를 사용하십시오.

V8.0.0.4 권한 구성 이벤트

권한 구성 이벤트는 명령행, MQSC, PCF 또는 해당 iSeries 명령을 통해 보안 제어 조치가 변경될 때 출력됩니다.

이벤트 데이터는 다음 정보를 포함합니다.

원본 정보

변경이 수행된 큐 관리자, 변경을 수행한 사용자의 ID, 변경을 수행한 방식(예를 들어, 콘솔 명령으로) 등을 포함합니다.

컨텍스트 정보

명령 메시지의 메시지 데이터의 컨텍스트 정보의 복제본입니다.

컨텍스트 정보는 SYSTEM.ADMIN.COMMAND.QUEUE 큐에 명령이 메시지로 입력될 때 이벤트 데이터에 포함됩니다.

권한 레코드 ID

프로파일 이름과 권한 레코드의 오브젝트 유형을 포함합니다.

오브젝트 속성

권한 레코드에 있는 모든 속성의 값을 포함합니다.

권한 레코드 변경 이벤트의 경우 변경 이전의 정보를 포함한 메시지 하나와 변경 후의 정보를 포함한 다른 메시지 즉, 두 개의 메시지가 생성됩니다.

생성되는 모든 이벤트 메시지는 SYSTEM.ADMIN.CONFIG.EVENT 큐에 위치합니다.

관련 참조

8 페이지의 『이벤트 유형』

큐 관리자 또는 채널 인스턴스가 보고할 수 있는 도구 이벤트의 유형을 보려면 이 페이지를 사용하십시오.

V 8.0.0.4 권한 구성 이벤트 생성

이 페이지를 사용하여 권한 구성 이벤트를 생성시키는 상황을 보고 권한 구성 이벤트가 생성되지 않는 상황을 이해하십시오.

권한 구성 이벤트는 권한 레코드 속성의 변경에 대해 알립니다. 세 가지 유형의 권한 구성 이벤트가 있습니다.

- [권한 레코드 변경](#)
- [권한 레코드 삭제](#)
- [권한 레코드 새로 고치기](#)

CONFIGEV 큐 관리자 속성이 *ENABLED*로 설정되고 다음 명령이나 해당 MQSC 명령이 발행되면 권한 레코드가 실제로 변경되지 않아도 권한 이벤트 메시지를 구성 이벤트 큐에 넣습니다.

- [권한 레코드 삭제 PCF 명령](#)
- [권한 레코드 설정 PCF 명령](#)
- [setmqaut 제어 명령](#)
- [RVKMQMAUT CL 명령](#)
- [GRMQMAUT CL 명령](#)

권한 구성 이벤트가 생성되지 않을 때

다음 상황에서는 권한 구성 이벤트 메시지가 생성되지 않습니다.

- 명령이 실패할 때
- 큐 관리자가 이벤트 큐에 메시지를 넣으려 시도하는 중에 오류가 발생할 때, 이 경우 명령이 완료되지만 이벤트 메시지는 생성되지 않음
- 큐 관리자를 작성 또는 삭제할 때
- 삭제 명령의 **AUTHREC** 옵션과 무관하게 오브젝트가 삭제될 때, 해당 명령 이벤트는 개별 사용자에게 대한 권한 레코드에 적용되지 않는 이 조작을 보여줍니다.

관련 개념

41 페이지의 『명령 이벤트』

명령 이벤트는 MQSC 또는 PCF 명령이 성공적으로 실행했다는 알림입니다.

관련 정보

[REFRESH QMGR](#)

도구 이벤트를 모니터하는 샘플 프로그램

V 8.0.0.4 **amqsevt**는 큐 관리자가 작성할 수 있는 도구 이벤트를 형식화하며, IBM MQ와 함께 제공됩니다. 프로그램은 이벤트 큐에서 메시지를 읽고 읽을 수 있는 문자열로 형식화합니다.

V 8.0.0.4

샘플 프로그램으로서 소스와 2진이 둘 다 제공됩니다. 샘플은 IBM i를 포함한 모든 분산 플랫폼에서 제공됩니다.

단일 2진 파일 **amqsevt**(또는 **amqsevt.exe**)가 샘플 파일 세트에서 제공되고 샘플 **bin(tools\c\samples\bin 또는 bin64)** 디렉토리에 설치됩니다.

The source files **amqsevt.c** is also shipped in the samples fileset, and is installed in the samples directory, that is, **tools\c\samples** on Windows.

프로그램은 **MQCB**를 사용하여 메시지를 검색하여 다중 이벤트 큐에서 읽고 다중 토픽에 구독할 수 있음을 참고하십시오.

클라이언트로서 실행할 때, 샘플은 z/OS를 포함한 모든 큐 관리자에 연결할 수 있습니다.




주의: 어떤 매개변수도 지정하지 않고 프로그램을 사용할 수 있지만, 그 경우 프로그램은 기본 큐 관리자에 연결하고 이벤트 큐의 표준 세트(SYSTEM.ADMIN.*.EVENT)에서 메시지를 읽으려고 시도합니다.

이 상황에서 프로그램은 사용자가 Enter 키를 눌러서 프로그램을 종료할 때까지 영원히 메시지를 대기합니다.

그러나, 설명되는 다양한 옵션과 함께 프로그램을 사용할 가능성이 더 큽니다.

구문

V 8.0.0.4



선택적 매개변수

V 8.0.0.4

-m QueueManagerName

이벤트 읽기를 위한 특정 큐 관리자를 지정하십시오.

-r Reconnection Options

클라이언트로서 사용될 때 자동 재연결 옵션입니다. 가능한 값은 다음과 같습니다.

d

클라이언트 다시 연결 사용 불가능

r

클라이언트 다시 연결

m

큐 관리자 다시 연결

-b

메시지를 파괴적으로 읽지 않고 레코드만 찾아보기

-c

연결을 클라이언트로서 선택합니다.

-d

두 번째 예에서 사용되는 인쇄 모드를 선택합니다. MQI 상수는 헤더 파일에 나타나는 그대로 인쇄됩니다.

-u User ID

특정 사용자를 지정하고 비밀번호를 요청하는 프롬프트가 나타나게 합니다.

-w Wait

지정된 시간(초) 안에 이벤트 메시지가 도달하지 않은 경우 프로그램이 종료하게 합니다.

시간을 지정하지 않는 경우 프로그램은 사용자가 Enter 키를 누를 때만 정상적으로 종료함을 참고하십시오.

-t Topic 및

-q Queue

-q 및 **-t** 옵션은 둘 다 명령행에서 여러 번 제공할 수 있습니다.

그러므로, 일부 표준 큐로부터 및 토픽에서 (이벤트가 토픽으로 송신되고 있는 경우) 프로그램의 단일 실행으로부터 읽을 수 있습니다.

큐나 토픽이 명령행에서 이름 지정되지 않는 경우 기본 이벤트 큐가 열립니다.

참고: 프로그램은 z/OS 큐 관리자에 클라이언트로서 연결했는지 여부를 감지하고 z/OS가 SYSTEM.ADMIN.LOGGER.EVENT 큐를 갖지 않으므로 이벤트 큐의 기본 세트를 적절하게 변경합니다.

토픽이 사용될 때 프로그램은 종료할 때 모든 것이 정리되도록 관리되는 큐와 함께 지속 가능하지 않은 구독을 사용합니다.

샘플 출력

V 8.0.0.4

다음 두 예는 프로그램의 출력을 보여줍니다.

첫 번째 예는 프로그램이 필드의 MQI 정의를 사용하고 출력을 더 읽기 쉽게 만들기 위해 출력을 형식화하는 기본 형식화 옵션을 사용합니다.

```
**** Message (320 Bytes) on Queue SYSTEM.ADMIN.QMGR.EVENT ****
Event Type           : Queue Mgr Event
Reason               : Unknown Alias Base Queue
Event created        : 2015/06/17 13:47:07.02 GMT
  Queue Mgr Name     : V8003_A
  Queue Name         : EVT.NO.BASE.QUEUE
  Base Object Name   : EVT.NOT.DEFINED
  Appl Type          : Unix
  Appl Name          : amqsput
  Base Type          : Queue
```

두 번째 예는 MQI 상수를 변환하려고 시도하지 않는 **-d** 옵션을 사용하여 대체 형식화를 보여줍니다. 이것은 특정 MQI 값을 찾는 일부 스크립트 도구에 바람직할 수 있습니다.

```
**** Message (320 Bytes) on Queue SYSTEM.ADMIN.QMGR.EVENT ****
Event Type           : MQCMD_Q_MGR_EVENT
Reason               : MQRC_UNKNOWN_ALIAS_BASE_Q
Event created        : 2015/06/17 13:52:48.18 GMT
  MQCA_Q_MGR_NAME    : V8003_A
  MQCA_Q_NAME        : EVT.NO.BASE.QUEUE
  MQCA_BASE_OBJECT_NAME : EVT.NOT.DEFINED
  MQIA_APPL_TYPE     : MQAT_UNIX
  MQCACF_APPL_NAME   : amqsput
  MQIA_BASE_TYPE     : MQOT_Q
```

사용 예제

V 8.0.0.4

다음 예는 둘 이상의 큐를 사용하는 방법을 보여줍니다.

```
amqsvevt -m QM1 -q SYSTEM.ADMIN.QMGR.EVENT -q SYSTEM.ADMIN.PERM.EVENT -w 1
```

관련 개념

5 페이지의 『이벤트 모니터링』

이벤트 모니터링은 큐 관리자 네트워크에서 도구 이벤트 발생을 감지하는 프로세스입니다. 도구 이벤트는 큐 관리자나 채널 인스턴스에서 감지되는 이벤트의 논리적 조합입니다. 이러한 이벤트 때문에 큐 관리자나 채널 인스턴스가 이벤트 메시지라는 특정 메시지를 이벤트 큐에 넣게 됩니다.

6 페이지의 『도구 이벤트』

도구 이벤트는 큐 관리자나 채널 인스턴스가 이벤트 큐에서 이벤트 메시지라는 특수 메시지를 감지하여 넣는 조건의 논리 결합입니다.

관련 참조

44 페이지의 『로거 이벤트 큐를 모니터링하는 샘플 프로그램』

새 이벤트 메시지에 대한 로거 이벤트 큐를 모니터링하고 해당 메시지를 읽고 메시지의 콘텐츠를 stdout에 넣는 샘플 C 프로그램을 보려면 이 페이지를 사용하십시오.

관련 정보

C 프로그래밍

메시지 모니터링

메시지 모니터링은 큐 관리자 네트워크를 통해 메시지를 가져오는 라우트를 식별하는 프로세스입니다. 활동 유형 및 메시지를 위해 수행된 활동의 순서를 식별하여, 메시지 라우트를 판별할 수 있습니다.

메시지는 큐 관리자 네트워크를 통해 전달되면 다양한 프로세스가 메시지를 위해 활동을 수행합니다. 다음 기술 중 하나를 사용하여 메시지 라우트를 판별하십시오.

- IBM MQ 표시 라우트 애플리케이션(dspmqrte)
- 활동 기록
- 라우트 추적 메시지

이 기술 모두는 큐 관리자 네트워크를 통해 전달될 때 메시지에 수행된 활동에 관한 정보를 포함한 특수 메시지를 생성합니다. 이 특수 메시지에서 리턴된 정보를 사용하여 다음 목표를 이룹니다.

- 메시지 활동을 기록합니다.
- 마지막으로 알려진 메시지 위치를 판별합니다.
- 큐 관리자 네트워크에서 라우팅 문제를 감지합니다.
- 큐 관리자 네트워크에서 라우팅 문제의 원인 판별을 돕습니다.
- 큐 관리자 네트워크가 올바르게 실행 중인지 확인합니다.
- 큐 관리자 네트워크의 실행에 익숙해집니다.
- 발행된 메시지를 추적합니다.

관련 정보

메시지의 유형

활동 및 조작

활동은 애플리케이션이 메시지를 위해 수행하는 별개의 조치입니다. 활동은 조작으로 구성되는데, 조작은 애플리케이션이 수행하는 작업의 단일 부분입니다.

다음 조치가 활동의 예입니다.

- 메시지 채널 에이전트(MCA)는 전송 큐에서 채널을 따라 메시지를 송신합니다.
- MCA가 채널에서 메시지를 받아서 대상 큐에 넣습니다.
- 애플리케이션이 큐에서 메시지를 가져와서 응답의 응답 메시지에 놓습니다.
- IBM MQ 발행/구독 엔진이 메시지를 처리합니다.

활동은 하나 이상의 조작으로 구성됩니다. 조작은 애플리케이션이 수행하는 작업의 단일 조각입니다. 예를 들어, 전송 큐에서 채널을 따라 메시지를 송신하는 MCA의 활동은 다음 조작으로 구성됩니다.

1. 전송 큐에서 메시지 가져오기(Get 조작).
2. 채널을 따라 메시지 송신(송신 조작).

발행/구독 네트워크에서, 메시지를 처리하는 IBM MQ 발행/구독 엔진의 활동은 다음의 다중 조작으로 구성될 수 있습니다.

1. 메시지를 토픽 문자열에 넣기(Put 조작).
2. 메시지의 수령으로 간주되는 각 구독자에 대한 하나 이상의 조작(발행 조작, 제거된 발행 조작 또는 제외된 발행 조작).

활동의 정보

메시지가 큐 관리자 네트워크를 통해 라우트되므로 정보를 기록하여 메시지에 수행되는 활동의 순서를 식별할 수 있습니다. 메시지에 대해 수행되는 활동의 순서로부터 큐 관리자 네트워크를 통해 메시지의 라우트를 판별할 수 있으며, 다음 정보를 얻을 수 있습니다.

메시지의 마지막으로 알려진 위치

메시지가 그의 의도된 목적지에 도달하지 않는 경우, 전체 또는 부분적 메시지 라우트로부터 메시지의 마지막 알려진 위치를 판별할 수 있습니다.

큐 관리자 네트워크의 구성 문제

큐 관리자 네트워크를 통한 메시지의 라우트를 연구할 때, 메시지가 예상한 곳으로 이동하지 않았음을 확인할 수 있습니다. 이것이 발생할 수 있는 많은 이유가 있는데, 예를 들어 채널이 비활성인 경우 메시지는 대체 라우트를 택할 수 있습니다.

발행/구독 애플리케이션의 경우, 구독자에게 발행되는 결과로 큐 관리자 네트워크에서 이동하는 토픽 및 모든 메시지에 발행되는 메시지의 라우트를 판별할 수도 있습니다.

그런 상황에서 시스템 관리자는 큐 관리자 네트워크에 문제가 있는지 여부를 판별할 수 있으며, 문제가 있는 경우 이를 정정할 수 있습니다.

메시지 라우트

메시지 라우트를 판별하는 이유에 따라서, 다음의 일반 접근법을 사용할 수 있습니다.

라우트 추적 메시지를 위해 기록된 활동 정보 사용

라우트 추적 메시지는 특정 목적을 위한 활동 정보를 기록합니다. 이들을 사용하여 큐 관리자 네트워크의 구성 문제를 판별하거나 메시지의 마지막으로 알려진 위치를 판별할 수 있습니다. 의도된 목적지에 도달하지 않은 메시지의 마지막으로 알려진 위치를 판별하기 위해 라우트 추적 메시지가 생성되는 경우 원래 메시지를 흉내낼 수 있습니다. 이것은 라우트 추적 메시지에 원래 메시지가 취한 라우트를 따르는 가장 큰 기회를 제공합니다.

IBM MQ 표시 라우트 애플리케이션은 라우트 추적 메시지를 생성할 수 있습니다.

원래 메시지를 위해 기록된 활동 정보 사용

활동 기록을 위해 모든 메시지를 사용 가능하게 하고 그 대신 기록되는 활동 정보를 가질 수 있습니다. 메시지가 의도된 목적지에 도달하지 않는 경우, 기록된 활동 정보를 사용하여 메시지의 마지막으로 알려진 위치를 판별할 수 있습니다. 원래 메시지의 활동 정보를 사용하면 마지막으로 알려진 위치로 이끄는 가장 정확한 가능한 메시지 라우트를 판별할 수 있습니다. 이 접근법을 사용하려면 원래 메시지가 활동 기록에 대해 사용 가능해야 합니다.

경고: 활동 기록을 위해 큐 관리자 네트워크의 모든 메시지를 사용 가능하게 하는 것은 피하십시오. 활동 기록을 위해 사용 가능한 메시지는 그 대신 생성되는 많은 활동 보고서를 가질 수 있습니다. 큐 관리자 네트워크의 모든 메시지가 활동 기록에 대해 사용 가능한 경우, 큐 관리자 네트워크 트래픽이 허용할 수 없는 레벨로 증가할 수 있습니다.

관련 개념

[52 페이지의 『메시지 모니터링』](#)

메시지 모니터링은 큐 관리자 네트워크를 통해 메시지를 가져오는 라우트를 식별하는 프로세스입니다. 활동 유형 및 메시지를 위해 수행된 활동의 순서를 식별하여, 메시지 라우트를 판별할 수 있습니다.

[54 페이지의 『메시지 라우트 기술』](#)

활동 기록 및 라우트 추적 메시징은 메시지가 큐 관리자 네트워크를 따라 라우트될 때 메시지에 대한 활동 정보를 기록할 수 있게 하는 기술입니다.

[59 페이지의 『라우트 추적 메시징』](#)

라우트 추적 메시징은 라우트 추적 메시지를 사용하여 메시지에 대한 활동 정보를 기록하는 기술입니다. 라우트 추적 메시징은 큐 관리자 네트워크로 라우트 추적 메시지 송신을 포함합니다.

관련 정보

[사용자 고유의 메시지 채널 에이전트 작성](#)

메시지 라우트 기술

활동 기록 및 라우트 추적 메시징은 메시지가 큐 관리자 네트워크를 따라 라우트될 때 메시지에 대한 활동 정보를 기록할 수 있게 하는 기술입니다.

활동 기록

메시지가 적절한 보고서 옵션이 지정된 경우, 메시지가 큐 관리자 네트워크를 통해 라우트될 때 애플리케이션이 활동 보고서를 생성할 것을 요청합니다. 애플리케이션이 메시지를 위해 활동을 수행할 때, 활동 보고서가 생성되고 적절한 위치로 전달될 수 있습니다. 활동 보고서에는 메시지에 수행된 활동에 관한 정보가 들어 있습니다.

활동 보고서를 사용하여 수집된 활동 정보는 메시지 라우트가 판별될 수 있기 전에 순서대로 정렬되어야 합니다.

라우트 추적 메시징

라우트 추적 메시징은 큐 관리자 네트워크로 라우트 추적 송신을 포함하는 기술입니다. 애플리케이션이 라우트 추적 메시지를 위해 활동을 수행할 때, 활동 정보가 라우트 추적 메시지의 메시지 데이터에 누적될 수 있거나 활동 보고서가 생성될 수 있습니다. 활동 정보가 라우트 추적 메시지의 메시지 데이터에 누적되는 경우, 대상 큐에 도달할 때 라우트 추적 메시지의 모든 정보를 포함하는 라우트 추적 응답 메시지가 생성되어 적절한 위치로 전달될 수 있습니다.

라우트 추적 메시지가 그 대신에 수행되는 활동의 순서를 기록하는 데 전용되기 때문에 활동 보고서를 요청하는 정상 메시지와 비교하여 사용 가능한 추가 처리 옵션이 있습니다.

활동 기록과 라우트 추적 메시징의 비교

활동 기록과 라우트 추적 메시징은 둘 다 큐 관리자 네트워크를 통해 메시지가 사용한 라우트를 판별하기 위한 활동 정보를 제공할 수 있습니다. 두 메소드는 고유한 장점을 갖고 있습니다.

이점	활동 기록	라우트 추적 메시징
메시지의 마지막 알려진 위치를 판별할 수 있습니까?	예	예
큐 관리자 네트워크의 구성 문제를 판별할 수 있습니까?	예	예
임의의 메시지가 요청할 수 있습니까? (라우트 추적 메시징과의 사용으로 제한되지 않음)	예	아니오
메시지 데이터가 수정되지 않은 채로 있음	예	아니오
메시지가 정상적으로 처리됨	예	아니오
활동 정보가 메시지 데이터에 누적될 수 있음	아니오	예
대상 큐로 선택적인 메시지 전달	아니오	예
메시지가 무한 루프에 갇힌 경우 감지하고 다룰 수 있음	아니오	예
활동 정보를 신뢰할 수 있는 순서로 넣을 수 있음	아니오	예
활동 정보를 표시하기 위해 애플리케이션이 제공됨	아니오	예

메시지 라우트 완전성

일부 경우에는 메시지를 위해 수행되는 활동의 전체 순서를 식별하는 것이 불가능하므로, 부분 메시지 라우트만 판별할 수 있습니다. 메시지 라우트의 완전성은 메시지가 라우트되는 큐 관리자 네트워크에 직접적으로 영향을 받습니다. 메시지 라우트의 완전성은 다음과 같이 큐 관리자 네트워크에서 큐 관리자의 레벨에 따라 다릅니다.

IBM WebSphere® MQ 6.0 및 후속 릴리스의 큐 관리자

MCA 및 IBM WebSphere MQ 6.0 또는 후속 릴리스에서 큐 관리자에 연결된 사용자 작성 애플리케이션은 메시지를 위해 수행되는 활동과 관련된 정보를 기록할 수 있습니다. 활동 정보의 기록은 큐 관리자 속성 ACTIVREC 및 ROUTEREC에 의해 제어됩니다. 큐 관리자 네트워크가 IBM WebSphere MQ 6.0 또는 후속 릴리스에만 있는 큐 관리자로 구성되는 경우, 전체 메시지 라우트를 판별할 수 있습니다.

IBM MQ queue managers before 버전 6.0

버전 6.0 **그렇지 않음** 이전에 IBM MQ 큐 관리자에 연결된 애플리케이션은 메시지를 대신하여 수행한 활동을 기록합니다. 큐 관리자 네트워크에 버전 6.0이전의 IBM MQ 큐 관리자가 포함된 경우, 부분 메시지 라우트만 판별할 수 있습니다.

활동 정보가 저장되는 방법

IBM MQ는 활동 보고서, 라우트 추적 메시지 또는 라우트 추적 응답 메시지에 활동 정보를 저장합니다. 각 경우에 정보는 *Activity* PCF 그룹이라는 구조에 저장됩니다. 라우트 추적 메시지 또는 라우트 추적 응답 메시지는 메시지에서 수행되는 활동 수에 따라서 많은 *Activity* PCF 그룹을 포함할 수 있습니다. 활동 보고서는 모든 기록된 활동에 대해 별도의 활동 보고서가 생성되기 때문에 하나의 *Activity* PCF 그룹을 포함합니다.

라우트 추적 메시징을 사용하면 추가 정보를 기록할 수 있습니다. 이 추가 정보는 *TraceRoute* PCF 그룹이라는 구조에 저장됩니다. *TraceRoute* PCF 그룹은 추가 활동 정보를 저장하고 큐 관리자 네트워크를 통해 라우트될 때 라우트 추적 메시지가 처리되는 방법을 판별하는 옵션을 지정하는 데 사용되는 많은 PCF 구조를 포함합니다.

관련 개념

55 페이지의 『활동 기록』

활동 기록은 큐 관리자 네트워크를 통해 메시지가 전달되는 라우트를 판별하는 기술입니다. 메시지가 취하는 라우트를 판별하려면 메시지를 위해 수행되는 활동이 기록됩니다.

59 페이지의 『라우트 추적 메시징』

라우트 추적 메시징은 라우트 추적 메시지를 사용하여 메시지에 대한 활동 정보를 기록하는 기술입니다. 라우트 추적 메시징은 큐 관리자 네트워크로 라우트 추적 메시지 송신을 포함합니다.

관련 참조

64 페이지의 『TraceRoute PCF 그룹』

TraceRoute PCF 제어 그룹의 속성이 라우트 추적 메시지의 작동을 제어합니다. *TraceRoute* PCF 그룹은 모든 라우트 추적 메시지의 메시지 데이터에 있습니다.

95 페이지의 『활동 보고서 메시지 데이터』

이 페이지를 사용하여 활동 보고서 메시지의 *Activity* PCF 그룹에 포함된 매개변수를 봅니다. 일부 매개변수는 특정 조작이 수행되었을 때에만 리턴됩니다.

활동 기록

활동 기록은 큐 관리자 네트워크를 통해 메시지가 전달되는 라우트를 판별하는 기술입니다. 메시지가 취하는 라우트를 판별하려면 메시지를 위해 수행되는 활동이 기록됩니다.

활동 레코드를 사용할 때, 메시지를 위해 수행된 각 활동을 활동 보고서에 기록할 수 있습니다. 활동 보고서는 보고 메시지의 유형입니다. 각 활동 보고서에는 메시지를 위해 활동을 수행한 애플리케이션에 대한 정보, 활동 발생 시기 및 활동의 일부로 수행된 조작에 관한 정보가 포함됩니다. 일반적으로 활동 보고서는 함께 수집된 응답 대상 큐에 전달됩니다. 메시지와 관련된 활동 보고서를 연구해서 큐 관리자 네트워크를 통해 메시지가 취한 라우트를 판별할 수 있습니다.

활동 보고서 사용법

메시지가 큐 관리자 네트워크를 통해 라우트되면 활동 보고서가 생성될 수 있습니다. 다음 방법으로 활동 보고서 정보를 사용할 수 있습니다.

마지막으로 알려진 메시지 위치 판별

활동 기록을 위해 사용할 수 있는 메시지가 의도된 목적지에 도달하지 않은 경우, 큐 관리자 네트워크를 통해 라우트되는 메시지에 대해 생성되는 활동 보고서를 연구하여 마지막으로 알려진 메시지 위치를 판별할 수 있습니다.

큐 관리자 네트워크의 구성 문제 판별

활동 기록으로 사용할 수 있는 여러 메시지를 큐 관리자 네트워크로 송신할 수 있습니다. 각 메시지와 관련된 활동 보고서를 연구하면 예상된 라우트를 취하지 않았음이 분명해질 수 있습니다. 이런 일이 발생할 수 있는 여러 이유가 있습니다. 예를 들어 강제로 메시지가 다른 라우트를 취하도록 하면서 채널이 중지될 수 있습니다. 이런 상황에서는 시스템 관리자가 큐 관리자 네트워크에 문제가 있는지 여부를 판별하고, 있는 경우 정정할 수 있습니다.

참고: IBM MQ 표시 라우트 애플리케이션을 사용하여 활동 기록을 라우트 추적 메시지와 결합하여 사용할 수 있습니다.

활동 보고서 형식

활동 보고서는 메시지를 위해 활동을 수행하는 애플리케이션에서 생성된 PCF 메시지입니다. 활동 보고서는 다음과 같이 메시지 디스크립터 및 메시지 데이터를 포함하는 표준 IBM MQ 보고 메시지입니다.

메시지 디스크립터

- MQMD 구조

메시지 데이터

- 임베드된 PCF 헤더(MQEPH)
- 활동 보고서 메시지 데이터

활동 보고서 메시지 데이터는 활동 PCF 그룹으로 구성되며, 라우트 추적 메시지로 생성된 경우 *TraceRoute* PCF 그룹으로 구성됩니다.

관련 정보

[MQMD - 메시지 디스크립터](#)

[MQEPH - 임베드된 PCF 헤더](#)

활동 기록 제어

큐 관리자 레벨에서 활동 기록을 사용 가능하게 하십시오. 전체 큐 관리자 네트워크를 사용 가능하게 설정하려면 활동 기록을 위해 네트워크의 모든 큐 관리자를 개별적으로 사용 가능하게 설정하십시오. 추가 큐 관리자를 사용 가능하게 하면 추가 활동 보고서가 생성됩니다.

이 태스크 정보

큐 관리자를 통해 라우트될 때 메시지에 대한 활동 보고서를 생성하려면 활동 보고서를 요청하는 메시지를 정의하고, 활동 기록을 위해 큐 관리자를 사용 가능하게 하고, 메시지에 대해 활동을 수행하는 애플리케이션이 활동 보고서를 생성할 수 있는지 확인하십시오.

메시지가 큐 관리자를 통해 라우트될 때 메시지에 대한 활동 보고서가 생성되기를 원하지 않는 경우, 활동 기록에 대해 큐 관리자를 사용 불가능하게 하십시오.

프로시저

1. 메시지에 대한 활동 보고서를 요청하십시오.

a) 메시지의 메시지 디스크립터에서, *Report* 필드에 MQRO_ACTIVITY를 지정하십시오.

b) 메시지의 메시지 디스크립터에서, *ReplyToQ* 필드에 응답 대상 큐의 이름을 지정하십시오.

경고: 활동 기록을 위해 큐 관리자 네트워크의 모든 메시지를 사용 가능하게 하는 것은 피하십시오. 활동 기록을 위해 사용 가능한 메시지는 그 대신 생성되는 많은 활동 보고서를 가질 수 있습니다. 큐 관리자 네트워크의 모든 메시지가 활동 기록에 대해 사용 가능한 경우, 큐 관리자 네트워크 트래픽이 허용할 수 없는 레벨로 증가할 수 있습니다.

2. 활동 기록에 대해 큐 관리자를 사용 가능 또는 사용 불가능하게 하십시오.

매개변수 ACTIVREC를 지정한 MQSC 명령 ALTER QMGR을 사용하여 큐 관리자 속성의 값을 변경하십시오. 가능한 값은 다음과 같습니다.

MSG

큐 관리자가 활동 기록에 대해 사용 가능합니다. 생성되는 모든 활동 보고서가 메시지의 메시지 디스크립터에 지정된 응답 대상 큐로 전달됩니다. 이 값은 기본값입니다.

큐

큐 관리자가 활동 기록에 대해 사용 가능합니다. 생성되는 모든 활동 보고서가 로컬 시스템 큐 SYSTEM.ADMIN.ACTIVITY.QUEUE로 전달됩니다. 시스템 큐는 또한 활동 보고서를 공용 큐로 전달하는데 사용될 수 있습니다.

DISABLED

큐 관리자가 활동 기록에 대해 사용 불가능합니다. 이 큐 관리자의 범위에 있는 중에는 활동 보고서가 생성되지 않습니다.

예를 들어, 활동 기록에 대해 큐 관리자를 사용 가능하게 하고 생성되는 모든 활동 보고서가 로컬 시스템 큐 SYSTEM.ADMIN.ACTIVITY.QUEUE로 전달되도록 지정하려면 다음 MQSC 명령을 사용하십시오.

```
ALTER QMGR ACTIVREC(QUEUE)
```

알아두기: *ACTIVREC* 큐 관리자 속성을 수정할 때 채널이 재시작될 때까지 실행 중인 MCA가 변경을 감지하지 않습니다.

3. 애플리케이션이 MCA가 메시지의 활동 보고서를 생성하는지 여부를 판별하기 위해 사용하는 것과 동일한 알고리즘을 사용하는지 확인하십시오.
 - a) 메시지가 활동 보고서가 생성되도록 요청했는지 확인하십시오.
 - b) 메시지가 현재 상주하는 큐 관리자가 활동 기록에 대해 사용 가능한지 확인하십시오.
 - c) *ACTIVREC* 큐 관리자 속성에 의해 판별되는 큐에 활동 보고서를 넣으십시오.

활동 보고서를 위한 공용 큐 설정

보고서가 로컬 시스템 큐로 전달될 때 특정 메시지와 관련된 활동 보고서의 위치를 판별하려면 단일 노드에서 공용 큐를 사용하는 것이 더 효율적입니다.

시작하기 전에

활동 기록을 위해 큐 관리자를 사용 가능하게 하고 생성되는 모든 활동 보고서가 로컬 시스템 큐 SYSTEM.ADMIN.ACTIVITY.QUEUE로 전달되도록 지정하려면 *ACTIVREC* 매개변수를 설정하십시오.

이 태스크 정보

큐 관리자 네트워크의 많은 큐 관리자가 로컬 시스템 큐로 활동 보고서를 전달하도록 설정되는 경우, 특정 메시지와 관련된 활동 보고서의 위치를 판별하는 것은 시간 소비적일 수 있습니다. 그렇지 않으면 공용 큐를 호스트하는 큐 관리자인 단일 노드를 사용하십시오. 큐 관리자 네트워크의 모든 큐 관리자가 이 공용 큐로 활동 보고서를 전달할 수 있습니다. 공용 큐 사용의 이점은 큐 관리자가 메시지에 지정된 응답 대상 큐로 활동 보고서를 전달할 필요가 없고 메시지와 관련된 활동 보고서의 위치를 판별할 때 하나의 큐만 조회한다는 점입니다.

공용 큐를 설정하려면 다음 단계를 수행하십시오.

프로시저

1. 큐 관리자를 단일 노드로 선택 또는 정의하십시오.
2. 단일 노드에서 공용 큐에 사용할 큐를 선택 또는 정의하십시오.
3. 활동 보고서가 공용 큐로 전달될 모든 큐 관리자에서 로컬 시스템 큐 SYSTEM.ADMIN.ACTIVITY.QUEUE를 리모트 큐 정의로 다시 정의하십시오.
 - a) 단일 노드의 이름을 리모트 큐 관리자 이름으로 지정하십시오.
 - b) 공용 큐의 이름을 리모트 큐 이름으로 지정하십시오.

메시지 라우트 정보 판별

메시지 라우트를 판별하려면 수집된 활동 보고서로부터 정보를 얻으십시오. 필수 정보를 판별하고 활동 보고서를 순서대로 정렬할 수 있기에 충분한 활동 보고서가 응답 대상 큐에 있는지 판별하십시오.

이 태스크 정보

활동 보고서가 응답 대상 큐에 들어지는 순서가 반드시 활동이 수행된 순서와 상관되지 않습니다. 라우트 추적 메시지에 대해 생성되지 않은 경우 활동 보고서를 수동으로 정렬해야 하며, 라우트 추적 메시지를 위해 생성되는 경우에는 IBM MQ 표시 라우트 애플리케이션을 사용하여 활동 보고서를 정렬할 수 있습니다.

필요한 정보를 얻기 위해 응답 대상 큐에 충분한 활동 보고서가 있는지 판별하십시오.

프로시저

1. 활동 보고서의 ID와 원래 메시지를 비교하여 응답 대상 큐의 모든 관련 활동 보고서를 식별하십시오. 활동 보고서가 원래 메시지와 상관될 수 있도록 원래 메시지의 보고서 옵션을 설정해야 합니다.
2. 응답 대상 큐의 식별된 활동 보고서를 정렬하십시오.
활동 보고서의 다음 매개변수를 사용할 수 있습니다.

OperationType

수행되는 조작의 유형으로 현재 활동 보고서 직전 또는 직후에 생성된 활동 보고서를 판별할 수도 있습니다.

예를 들어, 활동 보고서에서 MCA가 전송 큐에서 채널을 따라 메시지를 송신했음을 상세히 설명합니다. The last operation detailed in the activity report has an *OperationType* of send and details that the message was sent using the channel, CH1, to the destination queue manager, QM1. 이것은 메시지에 수행된 다음 활동이 큐 관리자 QM1에서 발행했으며 채널 CH1의 receive 조작으로 시작했음을 의미합니다. 이 정보를 사용하여 다음 활동 보고서가 존재하고 획득되었다고 가정할 때 다음 활동 보고서를 식별할 수 있습니다.

OperationDate 및 OperationTime

각 활동 보고서에서 조작의 날짜 및 시간으로부터 활동의 일반적인 순서를 판별할 수 있습니다.

경고: 큐 관리자 네트워크의 모든 큐 관리자가 시스템 시계를 동기화하지 않은 경우, 날짜 및 시간순으로 정렬하는 것이 활동 보고서가 올바른 순서라고 보증하지 않습니다. 순서를 수동으로 설정해야 합니다.

활동 보고서의 순서는 메시지가 큐 관리자 네트워크를 통해 잡은 라우트 또는 부분 라우트를 나타냅니다.

3. 정렬된 활동 보고서의 활동 정보로부터 필요한 정보를 얻으십시오.
메시지에 관한 정보를 충분하지 않은 경우, 추가 활동 보고서를 획득할 수도 있습니다.

추가 활동 보고서 검색

메시지 라우트를 판별하기 위해서는 수집된 활동 보고서로부터 충분한 정보가 사용 가능해야 합니다. 메시지가 지정한 응답 대상 큐로부터 메시지 관련 활동 보고서를 검색하지만 필요한 정보가 없는 경우 추가 활동 보고서를 찾으십시오.

이 태스크 정보

추가 활동 보고서의 위치를 판별하려면 다음 단계를 수행하십시오.

프로시저

1. 활동 보고서를 공용 큐로 전달하는 큐 관리자 네트워크의 모든 큐 관리자의 경우, 원래 메시지의 *MsgId*와 일치하는 *CorrelId*를 갖는 공용 큐에서 활동 보고서를 검색하십시오.
2. 공용 큐로 활동 보고서를 전달하지 않는 큐 관리자 네트워크의 모든 큐 관리자의 경우, 다음과 같이 활동 보고서를 검색하십시오.
 - a) 기존 활동 보고서를 조사하여 메시지가 라우트된 큐 관리자를 식별하십시오.
 - b) 이들 큐 관리자에 대해 활동 기록에 대해 사용 가능한 큐 관리자를 식별하십시오.
 - c) 이들 큐 관리자에 대해, 지정된 응답 대상 큐로 활동 보고서를 리턴하지 않은 모든 큐 관리자를 식별하십시오.
 - d) 식별한 각 큐 관리자에 대해, 시스템 큐 SYSTEM.ADMIN.ACTIVITY.QUEUE를 검사하고 원래 메시지의 *MsgId*와 일치하는 *CorrelId*를 갖는 모든 활동 보고서를 검색하십시오.

- e) 시스템 큐에서 활동 보고서를 찾지 못하는 경우, 큐 관리자 데드-레터 큐(있는 경우)를 확인하십시오.
활동 보고서는 보고서 옵션 MQRO_DEAD_LETTER_Q가 설정되는 경우 데드-레터 큐로만 전달될 수 있습니다.
- 3. 획득한 모든 활동 보고서를 순서대로 배열하십시오.
그러면 활동 보고서의 순서는 메시지가 잡은 라우트 또는 부분 라우트를 나타냅니다.
- 4. 정렬된 활동 보고서의 활동 정보로부터 필요한 정보를 얻으십시오.
일부 상황에서는 기록된 활동 정보가 지정된 응답 대상 큐, 공용 큐 또는 시스템 큐에 접근할 수 없습니다.

활동 정보가 획득되지 않는 상황

메시지를 위해 수행되는 활동의 전체 순서를 판별하려면 모든 활동과 관련된 정보가 획득되어야 합니다. 임의의 활동에 관련된 정보가 기록되지 않았거나 획득되지 않은 경우 활동의 부분적인 순서만 판별할 수 있습니다.

다음 상황에서 활동 정보가 기록되지 않습니다.

- 메시지는 버전 6.0이전의 IBM MQ 큐 관리자에 의해 처리됩니다.
- 메시지가 활동 기록에 대해 사용 가능하지 않은 큐 관리자에 의해 처리됩니다.
- 메시지를 처리할 것으로 예상한 애플리케이션이 실행 중이 아닙니다.

다음 상황에서는 기록된 활동 정보가 지정된 응답 대상 큐에 도달할 수 없습니다.

- 응답 대상 큐로 활동 보고서를 라우트하도록 정의된 채널이 없습니다.
- 활동 보고서를 응답 대상 큐로 라우트할 채널이 실행 중이 아닙니다.
- 활동 보고서를 다시 응답 대상 큐가 상주하는 큐 관리자(큐 관리자 알리어스)로 라우트할 리모트 큐 정의가 정의되지 않았습니다.
- 원래 메시지를 생성한 사용자가 큐 관리자 알리어스에 대한 열기 또는 Put 권한이 없습니다.
- 원래 메시지를 생성한 사용자가 응답 대상 큐에 대한 열기 또는 Put 권한이 없습니다.
- 응답 대상 큐가 put 금지되었습니다.

다음 상황에서는 기록된 활동 정보가 시스템 큐 또는 공용 큐에 도달할 수 없습니다.

- 공용 큐가 사용되며 활동 보고서를 공용 큐로 라우트하도록 정의된 채널이 없는 경우.
- 공용 큐가 사용되며 활동 보고서를 공용 큐로 라우트할 채널이 실행 중이 아닌 경우.
- 공용 큐가 사용되며 시스템 큐가 올바르게 정의된 경우.
- 원래 메시지를 생성한 사용자가 시스템 큐에 대한 열기 또는 Put 권한이 없습니다.
- 시스템 큐가 put 금지되었습니다.
- 공용 큐가 사용되며 원래 메시지를 생성한 사용자가 공용 큐에 대한 열기 또는 Put 권한이 없는 경우.
- 공용 큐가 사용되며 공용 큐가 put 금지된 경우.

이런 상황에서는 활동 보고서가 보고서 옵션 MQRO_DISCARD_MSG가 지정되지 않은 경우 활동 보고서가 거부되는 큐 관리자에서 데드-레터 큐가 정의된 경우 활동 보고서를 데드-레터 큐에서 검색할 수 있습니다. 활동 보고서는 활동 보고서가 생성된 원래 메시지가 메시지 디스크립터의 보고서 필드에서 MQRO_PASS_DISCARD_AND_EXPIRY 및 MQRO_DISCARD_MSG가 둘 다 지정된 경우에만 이 보고서 옵션이 지정됩니다.

라우트 추적 메시지

라우트 추적 메시징은 라우트 추적 메시지를 사용하여 메시지에 대한 활동 정보를 기록하는 기술입니다. 라우트 추적 메시징은 큐 관리자 네트워크로 라우트 추적 메시지 송신을 포함합니다.

라우트 추적 메시징이 큐 관리자 네트워크를 통해 라우트될 때 활동 정보가 기록됩니다. 이 활동 정보에는 활동이 수행한 애플리케이션, 수행된 시기, 활동의 일부로 수행된 조작에 관한 정보가 포함됩니다. 라우트 추적 메시징을 사용하여 기록된 정보를 다음 목적으로 사용할 수 있습니다.

메시지의 마지막 알려진 위치 판별

메시지가 의도된 목적지에 도달하지 않는 경우, 라우트 추적 메시지에 대해 기록된 활동 정보를 사용하여 메시지의 마지막으로 알려진 위치를 판별할 수 있습니다. 라우트 추적 메시지는 동일한 라우트를 따르기 위해 원래 메시지와 동일한 대상 목적지를 갖는 큐 관리자 네트워크로 송신됩니다. 활동 정보는 라우트 추적 메시

지의 메시지 데이터에 누적되거나 활동 보고서를 사용하여 기록될 수 있습니다. 라우트 추적 메시지가 원래 메시지와 동일한 라우트를 따를 확률을 늘리기 위해 원래 메시지를 흉내내도록 라우트 추적 메시지를 수정할 수 있습니다.

큐 관리자 네트워크의 구성 문제 판별

라우트 추적 메시지는 큐 관리자 네트워크로 송신되고 활동 정보가 기록됩니다. 라우트 추적 메시지에 대해 기록되는 활동 정보를 연구하여 라우트 추적 메시지가 예상 라우트를 따르지 않았음이 명백해질 수 있습니다. 이런 일이 발생할 수 있는 여러 이유가 있습니다. 예를 들어 채널이 비활성이어서 메시지가 다른 라우트를 취하도록 강제할 수 있습니다. 이런 상황에서는 시스템 관리자가 큐 관리자 네트워크에 문제가 있는지 여부를 판별하고, 있는 경우 정정할 수 있습니다.

IBM MQ 표시 라우트 애플리케이션을 사용하여 라우트 추적 메시지를 구성, 생성하고 큐 관리자 네트워크로 보낼 수 있습니다.

경고: 라우트 추적 메시지를 분배 목록에 넣는 경우 결과는 정의되지 않습니다.

관련 개념

110 페이지의 『라우트 추적 메시지 참조』

이 페이지를 사용하여 라우트 추적 메시지 형식을 개괄합니다. 라우트 추적 메시지 데이터는 라우트 추적 메시지가 유발한 활동을 설명하는 매개변수를 포함합니다.

활동 정보가 기록되는 방법

라우트 추적 메시징을 사용하면 라우트 추적 메시지의 메시지 데이터에 활동 정보를 기록하거나 활동 보고서를 사용할 수 있습니다. 그렇지 않으면 두 기술을 모두 사용할 수 있습니다.

라우트 추적 메시지의 메시지 데이터에 활동 정보 누적

라우트 추적 메시지가 큐 관리자 네트워크를 통해 라우트될 때, 라우트 추적 메시지를 위해 수행되는 활동에 관한 정보가 라우트 추적 메시지의 메시지 데이터에 누적될 수 있습니다. 활동 정보는 *Activity PCF* 그룹에 저장됩니다. 라우트 추적 메시지를 위해 수행되는 모든 활동의 경우 *Activity PCF* 그룹이 라우트 추적 메시지의 메시지 데이터에 있는 *PCF* 블록의 끝에 기록됩니다.

추가 활동 정보는 *TraceRoute PCF* 그룹이라는 *PCF* 그룹에서 라우트 추적 메시지에 기록됩니다. 추가 활동 정보는 이 *PCF* 그룹에 저장되며, 기록된 활동의 순서를 판별하는 데 사용될 수 있습니다. 이 기술은 *TraceRoute PCF* 그룹의 *Accumulate* 매개변수에 의해 제어됩니다.

활동 보고서를 사용한 활동 정보 기록

라우트 추적 메시지가 큐 관리자 네트워크를 통해 라우트될 때, 라우트 추적 메시지를 위해 수행되는 모든 활동에 대한 활동 보고서가 생성될 수 있습니다. 활동 정보는 *Activity PCF* 그룹에 저장됩니다. 라우트 추적 메시지를 위해 수행되는 모든 활동에 대해 *Activity PCF* 그룹을 포함하는 활동 보고서가 생성됩니다. 라우트 추적 메시지에 대한 활동 기록은 다른 메시지와 동일한 방식으로 작업합니다.

라우트 추적 메시지에 대해 생성되는 활동 보고서는 다른 메시지에 대해 생성되는 메시지에 비교하여 추가 활동 정보를 포함합니다. 추가 정보는 *TraceRoute PCF* 그룹에서 리턴됩니다. *TraceRoute PCF* 그룹에 들어있는 정보는 활동 보고서가 생성된 시간부터만 정확합니다. 추가 정보를 사용하여 라우트 추적 메시지를 위해 수행되는 활동의 순서를 판별할 수 있습니다.

기록된 활동 정보 획득

라우트 추적 메시지가 그의 의도된 목적지에 도달했거나 제거될 때, 활동 정보를 획득하기 위해 사용하는 방법은 해당 정보가 기록된 방법에 따라 다릅니다.

시작하기 전에

활동 정보에 익숙하지 않은 경우 60 페이지의 『활동 정보가 기록되는 방법』의 내용을 참조하십시오.

이 태스크 정보

라우트 추적 메시지가 그의 의도된 목적지에 도달했거나 제거된 후 활동 정보를 획득하려면 다음 방법을 사용하십시오.

프로시저

- 라우트 추적 메시지를 검색하십시오.

TraceRoute PCF 그룹의 *Deliver* 매개변수가 라우트 추적 메시지가 도착 시 대상 큐에 배치되는지 아니면 제거되는지 여부를 제어합니다. 라우트 추적 메시지가 대상 큐로 전달되는 경우 이 큐에서 라우트 추적 메시지를 검색할 수 있습니다. 그러면 IBM MQ 표시 라우트 애플리케이션을 사용하여 활동 정보를 표시할 수 있습니다.

활동 정보가 라우트 추적 메시지의 메시지 데이터에 누적되도록 요청하려면 TraceRoute PCF 그룹의 *Accumulate* 매개변수를 MQROUTE_ACCUMULATE_IN_MSG로 설정하십시오.

- 라우트 추적 응답 메시지를 사용하십시오.

라우트 추적 메시지가 의도된 목적지에 도달하거나 라우트 추적 메시지가 큐 관리자 네트워크에서 더 이상 라우트될 수 없을 때, 라우트 추적 응답 메시지가 생성될 수 있습니다. 라우트 추적 응답 메시지에는 라우트 추적 메시지의 모든 활동 정보의 복제가 들어 있으며, 지정된 응답 대상 큐 또는 시스템 큐 SYSTEM.ADMIN.TRACE.ROUTE.QUEUE로 전달됩니다. IBM MQ 표시 라우트 애플리케이션을 사용하여 활동 정보를 표시할 수 있습니다.

라우트 추적 응답 메시지를 요청하려면 TraceRoute PCF 그룹의 *Accumulate* 매개변수를 MQROUTE_ACCUMULATE_AND_REPLY로 설정하십시오.

- 활동 보고서를 사용하십시오.

라우트 추적 메시지에 대한 활동 보고서가 생성되는 경우, 활동 정보를 획득할 수 있기 전에 활동 보고서를 찾아야 합니다. 그런 다음 활동 순서를 판별하기 위해 활동 보고서를 정렬해야 합니다.

라우트 추적 메시징 제어

해당 큐 관리자의 범위에 있는 애플리케이션이 라우트 추적 메시지에 활동 정보를 쓸 수 있도록 큐 관리자 레벨에서 라우트 추적 메시징을 사용 가능하게 하십시오. 전체 큐 관리자 네트워크를 사용 가능하게 설정하려면 라우트 추적 메시징을 위해 네트워크의 모든 큐 관리자를 개별적으로 사용 가능하게 설정하십시오. 추가 큐 관리자를 사용 가능하게 하면 추가 활동 보고서가 생성됩니다.

시작하기 전에

활동 보고서를 사용하여 라우트 추적 메시지에 대한 활동 정보를 기록 중인 경우 [56 페이지의 『활동 기록 제어』](#)의 내용을 참조하십시오.

이 태스크 정보

큐 관리자를 통해 라우트될 때 라우트 추적 메시지에 대한 활동 정보를 기록하려면 다음 단계를 수행하십시오.

프로시저

- 활동 정보가 라우트 추적 메시지에 대해 기록될 방법을 정의하십시오.

[63 페이지의 『라우트 추적 메시지 생성 및 구성』](#)의 내용을 참조하십시오.

- 라우트 추적 메시지에 활동 정보를 누적하려는 경우 큐 관리자가 라우트 추적 메시지에 대해 사용 가능한지 확인하십시오.
- 라우트 추적 메시지에 활동 정보를 누적하려는 경우, 라우트 추적 메시지에 활동을 수행하는 애플리케이션이 라우트 추적 메시지의 메시지 데이터에 활동 정보를 쓸 수 있는지 확인하십시오.

관련 개념

[63 페이지의 『라우트 추적 메시지 생성 및 구성』](#)

라우트 추적 메시지는 특정 메시지 디스크립터와 메시지 데이터 부분으로 구성됩니다. 라우트 추적 메시지를 생성하려면 메시지를 수동으로 작성하거나 IBM MQ 표시 라우트 애플리케이션을 사용하십시오.

관련 태스크

[56 페이지의 『활동 기록 제어』](#)

큐 관리자 레벨에서 활동 기록을 사용 가능하게 하십시오. 전체 큐 관리자 네트워크를 사용 가능하게 설정하려면 활동 기록을 위해 네트워크의 모든 큐 관리자를 개별적으로 사용 가능하게 설정하십시오. 추가 큐 관리자를 사용 가능하게 하면 추가 활동 보고서가 생성됩니다.

라우트 추적 메시지에 대한 큐 관리자 사용 가능

큐 관리자가 라우트 추적 메시지에 대해 사용 가능 또는 사용 불가능한지 여부를 제어하려면 큐 관리자 속성 ROUTEREC를 사용하십시오.

큐 관리자 속성의 값을 변경하려면 ROUTEREC 매개변수를 지정한 MQSC 명령 ALTER QMGR을 사용하십시오. 가능한 값은 다음 값 중 하나입니다.

MSG

큐 관리자가 라우트 추적 메시징에 사용 가능합니다. 큐 관리자의 범위 안에 있는 애플리케이션은 라우트 추적 메시지에 활동 정보를 쓸 수 있습니다.

TraceRoute PCF 그룹의 *Accumulate* 매개변수가 MQROUTE_ACCUMULATE_AND_REPLY로 설정되고 라우트 추적 메시지에 수행될 다음 활동이

- 제거됨
- 로컬 큐(대상 큐 또는 데드-레터 큐)에 넣어짐
- 라우트 추적 메시지에 대해 수행되는 총 활동 수가 TraceRoute PCF 그룹의 *MaxActivities* 매개변수 값을 초과하게 됨

라우트 추적 응답 메시지가 생성되고, 라우트 추적 메시지의 메시지 디스크립터에서 지정되는 응답 대상 큐로 전달됩니다.

큐

큐 관리자가 라우트 추적 메시징에 사용 가능합니다. 큐 관리자의 범위 안에 있는 애플리케이션은 라우트 추적 메시지에 활동 정보를 쓸 수 있습니다.

TraceRoute PCF 그룹의 *Accumulate* 매개변수가 MQROUTE_ACCUMULATE_AND_REPLY로 설정되고 라우트 추적 메시지에 수행될 다음 활동이

- 제거됨
- 로컬 큐(대상 큐 또는 데드-레터 큐)에 넣어짐
- 라우트 추적 메시지에 대해 수행되는 총 활동 수가 TraceRoute PCF 그룹의 *MaxActivities* 매개변수 값을 초과하게 됨

라우트 추적 응답 메시지가 생성되고, 로컬 시스템 큐 SYSTEM.ADMIN.TRACE.ROUTE.QUEUE로 전달됩니다.

DISABLED

큐 관리자가 라우트 추적 메시징에 사용 불가능합니다. 활동 정보가 라우트 추적 메시지에 누적되지 않지만, TraceRoute PCF 그룹이 이 큐 관리자의 범위에 있는 동안 업데이트될 수 있습니다.

예를 들어, 라우트 추적 메시징에 대해 큐 관리자를 사용 불가능하게 설정하려면 다음 MQSC 명령을 사용하십시오.

```
ALTER QMGR ROUTEREC(DISABLED)
```

알아두기: ROUTEREC 큐 관리자 속성을 수정할 때, 실행 중인 MCA는 채널이 재시작될 때까지 변경을 감지하지 못합니다.

라우트 추적 메시징에 대해 애플리케이션 사용 가능

사용자 애플리케이션에 대해 라우트 추적 메시징을 사용 가능하게 설정하려면 MCA(message channel agent)가 사용하는 알고리즘을 사용자 알고리즘의 기반으로 하십시오.

시작하기 전에

라우트 추적 메시지의 형식에 익숙하지 않은 경우 110 페이지의 『라우트 추적 메시지 참조』의 내용을 참조하십시오.

이 태스크 정보

MCA(Message channel agent)는 라우트 추적 메시징에 대해 사용 가능합니다. 사용자 애플리케이션을 라우트 추적 메시징에 대해 사용 가능하게 설정하려면 MCA가 사용하는 알고리즘에서 다음 단계를 사용하십시오.

프로시저

1. 처리되는 메시지가 라우트 추적 메시지인지 여부를 판별하십시오.
메시지가 라우트 추적 메시지의 형식을 준수하지 않는 경우, 메시지는 라우트 추적 메시지로 처리되지 않습니다.
2. 활동 정보가 기록되는지 여부를 판별하십시오.
수행되는 활동의 세부사항 레벨이 *Detail* 매개변수에 의해 지정되는 세부사항 레벨보다 낮지 않은 경우, 활동 정보는 특정 상황에서 기록됩니다. 이 정보는 라우트 추적 메시지가 누적을 요청하고 큐 관리자가 라우트 추적 메시징에 대해 사용 가능한 경우 또는 라우트 추적 메시지가 활동 보고서를 요청하고 큐 관리자가 활동 기록에 대해 사용 가능한 경우에만 기록됩니다.
 - 활동 정보가 기록될 경우 *RecordedActivities* 매개변수를 증분하십시오.
 - 활동 정보가 기록되지 않을 경우 *UnrecordedActivities* 매개변수를 증분하십시오.
3. 라우트 추적 메시지에 수행되는 활동의 총 수가 *MaxActivities* 매개변수의 값을 초과하는지 판별하십시오.
활동의 총 수는 *RecordedActivities*, *UnrecordedActivities* 및 *DiscontinuityCount*의 합입니다.
활동의 총 수가 *MaxActivities*를 초과하는 경우 메시지를 MQFB_MAX_ACTIVITIES 피드백과 함께 거부하십시오.
4. *Accumulate*의 값이 MQROUTE_ACCUMULATE_IN_MSG 또는 MQROUTE_ACCUMULATE_AND_REPLY로 설정되고 큐 관리자가 라우트 추적 메시징에 대해 사용 가능한 경우, 라우트 추적 메시지의 메시지 데이터에 있는 PCF 블록의 끝에 Activity PCF 그룹을 쓰십시오.
5. 라우트 추적 메시지를 로컬 큐로 전달하십시오.
 - *Deliver* 매개변수가 MQROUTE_DELIVER_NO로 지정되는 경우 라우트 추적 메시지를 MQFB_NOT_DELIVERED 피드백과 함께 거부하십시오.
 - *Deliver* 매개변수가 MQROUTE_DELIVER_YES로 지정되는 경우 라우트 추적 메시지를 로컬 큐로 전달하십시오.
6. 다음 조건이 모두 참인 경우 라우트 추적 응답 메시지를 생성하십시오.
 - 라우트 추적 메시지가 로컬 큐로 전달되거나 거부되었습니다.
 - *Accumulate* 매개변수의 값이 MQROUTE_ACCUMULATE_AND_REPLY입니다.
 - 큐 관리자가 라우트 추적 메시징에 대해 사용 가능합니다.라우트 추적 응답 메시지는 ROUTEREC 큐 관리자 속성에 의해 판별되는 큐에 넣어집니다.
7. 라우트 추적 메시지가 활동 보고서를 요청했고 큐 관리자가 활동 기록에 대해 사용 가능한 경우 활동 보고서를 생성하십시오.
활동 보고서는 ACTIVREC 큐 관리자 속성에 의해 판별되는 큐에 넣어집니다.

라우트 추적 메시지 생성 및 구성

라우트 추적 메시지는 특정 메시지 디스크립터와 메시지 데이터 부분으로 구성됩니다. 라우트 추적 메시지를 생성하려면 메시지를 수동으로 작성하거나 IBM MQ 표시 라우트 애플리케이션을 사용하십시오.

라우트 추적 메시지는 다음 부분으로 구성됩니다.

메시지 디스크립터

MQFMT_ADMIN 또는 MQFMT_EMBEDDED_PCF로 설정된 *Format* 필드를 갖는 MQMD 구조입니다.

메시지 데이터

다음 조합 중 하나입니다.

- *Format*이 MQFMT_ADMIN으로 설정된 경우 PCF 헤더(MQCFH)와 라우트 추적 메시지
- *Format*이 MQFMT_EMBEDDED_PCF로 설정된 경우 임베드된 PCF 헤더(MQEPH), 라우트 추적 메시지 데이터 및 추가 사용자 지정 메시지 데이터

라우트 추적 메시지 데이터는 *TraceRoute* PCF 그룹과 하나 이상의 *Activity* PCF 그룹으로 구성됩니다.

수동 생성

라우트 추적 메시지를 수동으로 생성할 때 *Activity* PCF 그룹은 필수가 아닙니다. *Activity* PCF 그룹은 MCA 또는 사용자 작성 애플리케이션이 그 대신에 활동을 수행할 때 라우트 추적 메시지의 메시지 데이터에 기록됩니다.

IBM MQ 표시 라우트 애플리케이션

라우트 추적 메시지를 구성 및 생성하고 큐 관리자 네트워크에 넣으려면 IBM MQ 표시 라우트 애플리케이션인 *dspmqrte* 를 사용하십시오. 메시지 디스크립터의 *Format* 매개변수를 MQFMT_ADMIN으로 설정하십시오. IBM MQ 표시 라우트 애플리케이션에 의해 생성된 라우트 추적 메시지에 사용자 데이터를 추가할 수 없습니다.

제한사항: *dspmqrte*는 IBM WebSphere MQ 6.0 이전의 큐 관리자 또는 IBM MQ for z/OS 큐 관리자에서 실행될 수 없습니다. 첫 번째 큐 관리자가 라우트 추적 메시지가 이 유형의 큐 관리자로 라우트되도록 하려면 선택적 매개변수 *-c*를 사용하여 큐 관리자에 IBM WebSphere MQ 6.0 이상의 클라이언트로 연결하십시오.

원래 메시지 흉내내기

라우트 추적 메시지를 사용하여 다른 메시지가 큐 관리자 네트워크를 통해 취한 라우트를 판별할 때, 라우트 추적 메시지가 원래 메시지를 더 가깝게 흉내낼수록 라우트 추적 메시지가 원래 메시지와 동일한 라우트를 따를 기회가 더 큽니다.

다음 메시지 특성이 큐 관리자 네트워크 내에서 메시지가 전달되는 장소에 영향을 미칠 수 있습니다.

Priority

우선순위는 메시지의 메시지 디스크립터에서 지정할 수 있습니다.

Persistence

지속은 메시지의 메시지 디스크립터에서 지정할 수 있습니다.

만료

만기는 메시지의 메시지 디스크립터에서 지정할 수 있습니다.

보고서 옵션

보고서 옵션은 메시지의 메시지 디스크립터에서 지정할 수 있습니다.

메시지 크기

메시지의 크기를 흉내내기 위해 추가 데이터를 메시지의 메시지 데이터에 기록할 수 있습니다. 이 목적의 경우 추가 메시지 데이터는 의미가 없을 수 있습니다.

팁: IBM MQ 표시 라우트 애플리케이션은 메시지 크기를 지정할 수 없습니다.

메시지 데이터

일부 큐 관리자 네트워크는 콘텐츠 기반 라우팅을 사용하여 메시지가 전달되는 장소를 판별합니다. 이 경우 라우트 추적 메시지의 메시지 데이터가 원래 메시지의 메시지 데이터를 흉내내도록 작성되어야 합니다.

팁: IBM MQ 표시 라우트 애플리케이션은 메시지 데이터를 지정할 수 없습니다.

TraceRoute PCF 그룹

TraceRoute PCF 제어 그룹의 속성이 라우트 추적 메시지의 작동을 제어합니다. *TraceRoute* PCF 그룹은 모든 라우트 추적 메시지의 메시지 데이터에 있습니다.

다음 표는 MCA가 인식하는 *TraceRoute* 그룹의 매개변수를 나열합니다. 69 페이지의 『[추가 활동 정보](#)』에 설명된 대로 사용자 작성 애플리케이션이 인식하도록 작성된 경우 매개변수를 더 추가할 수 있습니다.

표 12. TraceRoute PCF 그룹

매개변수	유형
TraceRoute	MQCFGR
Detail	MQCFIN
RecordedActivities	MQCFIN
UnrecordedActivities	MQCFIN
DiscontinuityCount	MQCFIN
MaxActivities	MQCFIN
누적	MQCFIN
Forward	MQCFIN
전달	MQCFIN

TraceRoute PCF 그룹에 있는 각 매개변수의 설명은 다음과 같습니다.

Detail

기록되는 활동 정보의 세부사항 레벨을 지정합니다. 가능한 값은 다음 값 중 하나입니다.

MQROUTE_DETAIL_LOW

사용자 애플리케이션이 수행한 활동만 기록됩니다.

MQROUTE_DETAIL_MEDIUM

MQROUTE_DETAIL_LOW에서 지정된 활동이 기록됩니다. 또한 MCA가 수행한 활동이 기록됩니다.

MQROUTE_DETAIL_HIGH

MQROUTE_DETAIL_LOW 및 MQROUTE_DETAIL_MEDIUM에서 지정되는 활동이 기록됩니다. MCA는 이 세부사항 레벨에서 어떤 추가 활동 정보도 기록하지 않습니다. 이 옵션은 추가 활동 정보를 기록할 사용자 애플리케이션에만 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 사용자 애플리케이션이 특정 메시지 특성을 고려하여 메시지가 택하는 라우트를 판별하는 경우, 라우팅 논리에 관한 정보가 이 세부사항 레벨에 포함될 수 있습니다.

RecordedActivities

라우트 추적 메시지를 위해 수행되는 기록된 활동의 수를 지정합니다. 활동은 그에 관한 정보가 라우트 추적 메시지에 작성된 경우 또는 활동 보고서가 생성된 경우에 기록된 것으로 간주됩니다. 모든 기록된 활동에 대해 *RecordedActivities*가 하나씩 증분합니다.

UnrecordedActivities

라우트 추적 메시지를 위해 수행되는 기록되지 않은 활동의 수를 지정합니다. 활동은 라우트 추적 메시징에 대해 사용 가능한 애플리케이션이 누적하지 않거나 관련 활동 정보가 활동 보고서에 기록되지 않는 경우 기록되지 않는 것으로 간주됩니다.

라우트 추적 메시지를 위해 수행되는 활동은 다음 상황에서 기록되지 않습니다.

- 수행되는 활동의 세부사항 레벨이 *Detail* 매개변수에 의해 지정되는 세부사항 레벨보다 낮습니다.
- 라우트 추적 메시지가 활동 보고서를 요청하지만 누적은 요청하지 않으며, 큐 관리자가 활동 기록에 대해 사용 가능하지 않습니다.
- 라우트 추적 메시지가 누적을 요청하지만 활동 보고서는 요청하지 않으며, 큐 관리자가 라우트 추적 메시징에 대해 사용 가능하지 않습니다.
- 라우트 추적 메시지가 누적과 활동 보고서를 둘 다 요청하고, 큐 관리자가 활동 기록 및 라우트 추적 메시징에 대해 사용 가능하지 않습니다.
- 라우트 추적 메시지가 누적이나 활동 보고서를 요청하지 않습니다.

모든 기록되지 않는 활동에 대해 *UnrecordedActivities* 매개변수가 하나씩 증분합니다.

DiscontinuityCount

라우트 추적 메시지가 라우트 추적 메시징에 대해 사용 가능하지 않은 애플리케이션으로 큐 관리자를 통해 라우트된 횟수를 지정합니다. 이 값은 큐 관리자에 의해 증분됩니다. 값이 0보다 큰 경우 부분 메시지 라우트만 판별할 수 있습니다.

MaxActivities

라우트 추적 메시지를 위해 수행될 수 있는 활동의 최대 수를 지정합니다.

활동의 총 수는 *RecordedActivities*, *UnrecordedActivities* 및 *DiscontinuityCount*의 합입니다. 활동의 총 수는 *MaxActivities*의 값을 초과해서는 안됩니다.

*MaxActivities*의 값은 다음과 같을 수 있습니다.

양수

활동의 최대 수입입니다.

활동의 최대 수가 초과되는 경우 라우트 추적 메시지는 *MQFB_MAX_ACTIVITIES* 피드백과 함께 거부됩니다. 이것은 라우트 추적 메시지가 무한 루프에 갇힌 경우 무한히 전송되지 않도록 막을 수 있습니다.

MQROUTE_UNLIMITED_ACTIVITIES

무제한 숫자의 활동이 라우트 추적 메시지를 위해 수행될 수 있습니다.

Accumulate

활동 정보를 누적하는 데 사용되는 방법을 지정합니다. 가능한 값은 다음 값 중 하나입니다.

MQROUTE_ACCUMULATE_IN_MSG

큐 관리자가 라우트 추적 메시징에 대해 사용 가능한 경우, 활동 정보는 라우트 추적 메시지의 메시지 데이터에 누적됩니다.

이 값이 지정되는 경우 라우트 추적 메시지 데이터는 다음으로 구성됩니다.

- *TraceRoute* PCF 그룹.
- 0개 이상의 *Activity* PCF 그룹.

MQROUTE_ACCUMULATE_AND_REPLY

큐 관리자가 라우트 추적 메시징에 대해 사용 가능한 경우 활동 정보가 라우트 추적 메시지의 메시지 데이터에 누적되고 다음 중 하나가 발생하는 경우 라우트 추적 응답 메시지가 생성됩니다.

- 라우트 추적 메시지가 IBM MQ 버전 6(또는 그 이상) 큐 관리자에 의해 제거됩니다.
- 라우트 추적 메시지가 IBM MQ 버전 6(또는 그 이상) 큐 관리자에 의해 로컬 큐(대상 큐 또는 데드-레터 큐)에 넣어집니다.
- 라우트 추적 메시지에 대해 수행되는 활동의 수가 *MaxActivities*의 값을 초과합니다.

이 값이 지정되는 경우 라우트 추적 메시지 데이터는 다음으로 구성됩니다.

- *TraceRoute* PCF 그룹.
- 0개 이상의 *Activity* PCF 그룹.

MQROUTE_ACCUMULATE_NONE

라우트 추적 메시지의 메시지 데이터에 활동 정보가 누적되지 않습니다.

이 값이 지정되는 경우 라우트 추적 메시지 데이터는 다음으로 구성됩니다.

- *TraceRoute* PCF 그룹.

Forward

라우트 추적 메시지가 전달될 수 있는 위치를 지정합니다. 가능한 값은 다음과 같습니다.

MQROUTE_FORWARD_IF_SUPPORTED

라우트 추적 메시지는 *TraceRoute* 그룹의 *Deliver* 매개변수의 값을 존중하는 큐 관리자만으로 전달됩니다.

MQROUTE_FORWARD_ALL

라우트 추적 메시지가 *Deliver* 매개변수의 값이 존중되는지 여부와 상관없이 모든 큐 관리자로 전달됩니다.

큐 관리자는 라우트 추적 메시지를 리모트 큐 관리자로 전달할지 여부를 판별할 때 다음 알고리즘을 사용합니다.

1. 리모트 큐 관리자가 라우트 추적 메시징을 지원할 수 있는지 여부를 판별합니다.

- 리모트 큐 관리자가 라우트 추적 메시징을 지원할 수 있는 경우 알고리즘은 67 페이지의 『4』 단계에서 계속합니다.
- 리모트 큐 관리자가 라우트 추적 메시징을 지원할 수 없는 경우 알고리즘은 67 페이지의 『2』 단계에서 계속합니다.

2. *TraceRoute* 그룹의 *Deliver* 매개변수가 `MQROUTE_DELIVER_REJ_UNSUP_MASK` 비트 마스크의 인식되지 않는 전달 옵션을 포함하는지 판별합니다.
 - 인식되지 않는 전달 옵션이 발견된 경우 라우트 추적 메시지는 `MQFB_UNSUPPORTED_DELIVERY` 피드백과 함께 거부됩니다.
 - 인식되지 않는 전달 옵션이 발견되지 않는 경우 알고리즘은 67 페이지의 『3』 단계에서 계속됩니다.
3. 라우트 추적 메시지의 *TraceRoute* PCF 그룹에 있는 *Deliver* 매개변수의 값을 판별합니다.
 - *Deliver*가 `MQROUTE_DELIVER_YES`로 지정되는 경우, 라우트 추적 메시지는 리모트 큐 관리자로 전달됩니다.
 - *Deliver*가 `MQROUTE_DELIVER_NO`로 지정되는 경우, 알고리즘이 67 페이지의 『4』 단계에서 계속됩니다.
4. *TraceRoute* 그룹의 *Forward* 매개변수가 `MQROUTE_FORWARDING_REJ_UNSUP_MASK` 비트 마스크에 인식되지 않는 전달 옵션을 포함하는지 판별합니다.
 - 인식되지 않는 전달 옵션이 발견된 경우 라우트 추적 메시지는 `MQFB_UNSUPPORTED_FORWARDING` 피드백과 함께 거부됩니다.
 - 인식되지 않는 전달 옵션이 발견되지 않는 경우 알고리즘은 67 페이지의 『5』 단계에서 계속됩니다.
5. 라우트 추적 메시지의 *TraceRoute* PCF 그룹에 있는 *Forward* 매개변수의 값을 판별합니다.
 - *Forward*가 `MQROUTE_FORWARD_IF_SUPPORTED`로 지정되는 경우, 라우트 추적 메시지는 `MQFB_NOT_FORWARDED` 피드백과 함께 거부됩니다.
 - *Forward*가 `MQROUTE_FORWARD_ALL`로 지정되는 경우, 라우트 추적 메시지는 리모트 큐 관리자로 전달될 수 있습니다.

Deliver

라우트 추적 메시지가 그의 의도된 목적지에 도달하는 경우 취할 조치를 지정합니다. 사용자 작성 애플리케이션이 라우트 추적 메시지를 그의 대상 큐에 위치시키기 전에 이 속성을 확인해야 합니다. 가능한 값은 다음 값 중 하나입니다.

MQROUTE_DELIVER_YES

라우트 추적 메시지가 도달하면 대상 큐에 메시지를 넣습니다. 대상 큐에 `Get` 조작을 수행하는 모든 애플리케이션이 라우트 추적 메시지를 검색할 수 있습니다.

MQROUTE_DELIVER_NO

도착 시, 라우트 추적 메시지가 대상 큐로 전달되지 않습니다. 해당 보고서 옵션에 따라 메시지가 처리됩니다.

라우트 추적 응답 메시지에 대한 공용 큐 설정

보고서가 로컬 시스템 큐로 전달될 때 특정 메시지와 관련된 라우트 추적 응답 메시지의 위치를 판별하려면 단일 노드에서 공용 큐를 사용하는 것이 더 효율적입니다.

시작하기 전에

큐 관리자를 라우트 추적 메시징에 대해 사용 가능하게 하고 생성된 모든 라우트 추적 응답 메시지가 로컬 시스템 큐 `SYSTEM.ADMIN.TRACE.ROUTE.QUEUE`로 전달되도록 지정하려면 `ROUTEREC` 매개변수를 설정하십시오.

이 태스크 정보

큐 관리자 네트워크의 많은 큐 관리자가 로컬 시스템 큐로 라우트 추적 응답 메시지를 전달하도록 설정되는 경우, 특정 메시지와 관련된 라우트 추적 응답 메시지의 위치를 판별하는 것은 시간 소비적일 수 있습니다. 그렇지 않으면 공용 큐를 호스팅하는 큐 관리자인 단일 노드를 사용하십시오. 큐 관리자 네트워크의 모든 큐 관리자가 이 공용 큐로 라우트 추적 응답 메시지를 전달할 수 있습니다. 공용 큐 사용의 이점은 큐 관리자가 메시지에 지정된 응답 대상 큐로 라우트 추적 응답 메시지를 전달할 필요가 없고 메시지와 관련된 라우트 추적 응답 메시지의 위치를 판별할 때 하나의 큐만 조회한다는 점입니다.

공용 큐를 설정하려면 다음 단계를 수행하십시오.

프로시저

1. 큐 관리자를 단일 노드로 선택 또는 정의하십시오.
2. 단일 노드에서 공용 큐에 사용할 큐를 선택 또는 정의하십시오.
3. 라우트 추적 응답 메시지를 공용 큐로 전달하는 모든 큐 관리자에서 로컬 시스템 큐 SYSTEM.ADMIN.TRACE.ROUTE.QUEUE를 리모트 큐 정의로 다시 정의하십시오.
 - a) 단일 노드의 이름을 리모트 큐 관리자 이름으로 지정하십시오.
 - b) 공용 큐의 이름을 리모트 큐 이름으로 지정하십시오.

기록된 정보 획득 및 사용

라우트 추적 메시지에 대한 기록된 활동 정보를 획득하려면 다음 기술 중 하나를 사용하십시오.

활동 정보가 획득되지 않는 상황이 라우트 추적 응답 메시지에도 적용됨을 참고하십시오.

라우트 추적 메시지가 활동 기록 및 라우트 추적 메시징 모두에 대해 사용 불가능한 큐 관리자에 의해 처리될 때는 활동 정보가 기록되지 않습니다.

라우트 추적 응답 메시지에서 정보 획득

활동 정보를 획득하려면 라우트 추적 응답 메시지를 찾습니다. 그런 다음 메시지를 검색하고 활동 정보를 분석하십시오.

이 태스크 정보

라우트 추적 응답 메시지의 위치를 아는 경우에만 라우트 추적 응답 메시지에서 활동 정보를 획득할 수 있습니다. 다음과 같이 메시지를 찾고 활동 정보를 처리하십시오.

프로시저

1. 라우트 추적 메시지의 메시지 디스크립터에서 지정된 응답 대상 큐를 확인하십시오. 라우트 추적 응답 메시지가 응답 대상 큐에 없는 경우 다음 위치를 검사하십시오.
 - 라우트 추적 메시지의 대상 큐 관리자에 있는 로컬 시스템 큐 SYSTEM.ADMIN.TRACE.ROUTE.QUEUE
 - 라우트 추적 응답 메시지에 대한 공용 큐를 설정한 경우, 해당 공용 큐
 - 큐 관리자 네트워크에 있는 다른 모든 큐 관리자의 로컬 시스템 큐 SYSTEM.ADMIN.TRACE.ROUTE.QUEUE. 이것은 라우트 추적 메시지가 데드-레터 큐에 넣어졌거나 최대 활동 수를 초과한 경우에 발생할 수 있습니다.
2. 라우트 추적 응답 메시지를 검색하십시오.
3. IBM MQ 표시 라우트 애플리케이션을 사용하여 기록된 활동 정보를 표시하십시오.
4. 활동 정보를 연구하여 필요한 정보를 얻으십시오.

라우트 추적 메시지에서 정보 획득

활동 정보를 획득하려면 라우트 추적 메시지를 찾는데, 이것은 *TraceRoute* PCF 그룹에서 적절한 매개변수를 가져야 합니다. 그런 다음 메시지를 검색하고 활동 정보를 분석하십시오.

이 태스크 정보

라우트 추적 메시지의 위치를 알고 있고 *TraceRoute* PCF 그룹의 *Accumulate* 매개변수가 MQRROUTE_ACCUMULATE_IN_MSG 또는 MQRROUTE_ACCUMULATE_AND_REPLY로 지정된 경우에만 라우트 추적 메시지에서 활동 정보를 획득할 수 있습니다.

라우트 추적 메시지가 대상 큐로 전달되기 위해서는 *TraceRoute* PCF 그룹의 *Deliver* 매개변수가 MQRROUTE_DELIVER_YES로 지정되어야 합니다.

프로시저

1. 대상 큐를 검사하십시오. 라우트 추적 메시지가 대상 큐에 없는 경우, 활동 기록에 대해 사용 가능한 라우트 추적 메시지를 사용하여 라우트 추적 메시지를 찾으려고 시도할 수 있습니다. 생성된 활동 보고서를 사용하여 라우트 추적 메시지의 마지막으로 알려진 위치를 판별하십시오.

- 라우트 추적 메시지를 검색하십시오.
- IBM MQ 표시 라우트 애플리케이션을 사용하여 기록된 활동 정보를 표시하십시오.
- 활동 정보를 연구하여 필요한 정보를 얻으십시오.

활동 보고서에서 정보 획득

활동 정보를 획득하려면 활동 보고서를 찾습니다. 이 활동 보고서는 메시지 디스크립터에서 지정되는 보고서 옵션을 가져야 합니다. 그런 다음 활동 보고서를 검색하고 활동 정보를 분석하십시오.

이 태스크 정보

활동 보고서의 위치를 알고 있고 보고서 옵션 MQRO_ACTIVITY가 라우트 추적 메시지의 메시지 디스크립터에서 지정된 경우에만 활동 보고서에서 활동 정보를 획득할 수 있습니다.

프로시저

- 라우트 추적 메시지에 대해 생성된 활동 보고서를 찾아서 정렬하십시오.
활동 보고서를 찾았을 때 수동으로 정렬하거나 IBM MQ 표시 라우트 애플리케이션을 사용하여 활동 정보를 자동으로 정렬하고 표시할 수 있습니다.
- 활동 정보를 연구하여 필요한 정보를 얻으십시오.

추가 활동 정보

라우트 추적 메시지가 큐 관리자 네트워크를 통해 라우트될 때, 사용자 애플리케이션은 라우트 추적 메시지 또는 활동 보고서의 메시지 데이터에 Activity 그룹을 쓸 때 하나 이상의 추가 PCF 매개변수를 포함하여 추가 정보를 기록할 수 있습니다.

추가 활동 정보는 시스템 관리자가 라우트 추적 메시지가 취한 라우트 또는 해당 라우트를 사용한 이유를 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다.

IBM MQ 표시 라우트 애플리케이션을 사용하여 라우트 추적 메시지에 대해 기록된 정보를 표시하는 경우, 각 매개변수의 매개변수 ID가 IBM MQ 표시 라우트 애플리케이션에 의해 인식되지 않는 경우 모든 추가 PCF 매개변수는 숫자 ID만을 갖고 표시될 수 있습니다. 매개변수 ID를 인식하려면 추가 정보가 다음 PCF 매개변수를 사용하여 기록되어야 합니다. 이들 PCF 매개변수를 Activity PCF 그룹의 적절한 위치에 포함하십시오.

GroupName

표 13. 그룹 이름	
설명	추가 정보를 지정하는 그룹화 매개변수
ID	MQGACF_VALUE_NAMING.
데이터 유형	MQCFGR
그룹의 매개변수	ParameterName ParameterValue

ParameterName

표 14. 매개변수 이름	
설명	ParameterValue의 값을 컨텍스트로 배치하는 IBM MQ 표시 라우트 애플리케이션이 표시할 이름을 포함합니다.
ID	MQCA_VALUE_NAME.
데이터 유형	MQCFST
PCF 그룹에 포함:	GroupName.
가치:	표시될 이름.

ParameterValue

표 15. 매개변수 값	
설명	IBM MQ 표시 라우트 애플리케이션이 표시할 값을 포함합니다.
ID:	추가 정보에 대한 PCF 구조 ID.
데이터 유형:	추가 정보에 대한 PCF 구조 데이터 유형.
PCF 그룹에 포함:	GroupName.
가치:	표시될 값.

추가 활동 정보 기록의 예

다음 예는 사용자 애플리케이션이 라우트 추적 메시지를 위해 활동을 수행할 때 추가 정보를 기록할 수 있는 방법을 설명합니다. 두 예 모두에서, IBM MQ 표시 라우트 애플리케이션이 라우트 추적 메시지를 생성하고 리턴되는 활동 정보를 표시하는 데 사용됩니다.

예제 1

추가 활동 정보는 매개변수 ID가 IBM MQ 표시 라우트 애플리케이션에 의해 인식되지 않는 형식으로 사용자 애플리케이션에 의해 기록됩니다.

1. IBM MQ 표시 라우트 애플리케이션이 라우트 추적 메시지를 생성하고 큐 관리자 네트워크에 넣는 데 사용됩니다. 필요한 옵션이 다음을 요청하도록 설정됩니다.
 - 라우트 추적 메시지의 메시지 데이터에 활동 정보가 누적됩니다.
 - 도착 시 대상 큐에서 라우트 추적 메시지가 제거되고, 라우트 추적 응답 메시지가 생성되어 지정된 응답 대상 큐로 전달됩니다.
 - 라우트 추적 응답 메시지의 수령 시, IBM MQ 표시 라우트 애플리케이션이 누적된 활동 정보를 표시합니다. 라우트 추적 메시지는 큐 관리자 네트워크에 넣어집니다.
2. 라우트 추적 메시지가 큐 관리자 네트워크를 통해 라우팅되므로 라우트 추적 메시징에 사용되는 사용자 애플리케이션은 메시지에 관한 낮은 상세 활동을 수행합니다. 라우트 추적 메시지에 표준 활동 정보를 쓰는 것 외에, 사용자 애플리케이션은 Activity 그룹의 끝에 다음 PCF 매개변수를 씁니다.

ColorValue

ID

65536

데이터 유형

MQCFST

가치

'Red'

이 추가 PCF 매개변수는 수행된 활동에 관한 추가적인 정보를 제공하지만, 매개변수 ID가 IBM MQ 표시 라우트 애플리케이션에 인식되지 않는 형식으로 기록됩니다.

3. 라우트 추적 메시지가 대상 큐에 도달하고 라우트 추적 응답 메시지가 IBM MQ 표시 라우트 애플리케이션에 리턴됩니다. 추가 활동 정보는 다음과 같이 표시됩니다.

```
65536: 'Red'
```

IBM MQ 표시 라우트 애플리케이션은 PCF 매개변수의 매개변수 ID를 인식하지 않으며 숫자 값으로 표시합니다. 추가 정보의 컨텍스트가 명확하지 않습니다.

IBM MQ 표시 라우트 애플리케이션이 PCF 매개변수의 매개변수 ID를 인식하는 예에 대해서는 [70 페이지의 『예제 2』](#)의 내용을 참조하십시오.

예제 2

추가 활동 정보는 IBM MQ 표시 라우트 애플리케이션이 인식하는 매개변수 ID가 있는 형식으로 사용자 애플리케이션에 의해 기록됩니다.

1. IBM MQ 표시 라우트 애플리케이션은 70 페이지의 『예제 1』에서와 동일한 방식으로 라우트 추적 메시지를 생성하여 큐 관리자 네트워크에 이 메시지를 넣는 데 사용됩니다.
2. 라우트 추적 메시지가 큐 관리자 네트워크를 통해 라우팅되므로 라우트 추적 메시징에 사용되는 사용자 애플리케이션은 메시지에 관한 낮은 상세 활동을 수행합니다. 사용자 애플리케이션은 라우트 추적 메시지에 표준 활동 정보를 쓰는 것 외에 활동 그룹의 끝에 다음 PCF 매개변수를 씁니다.

ColorInfo

표 16. 색상 정보	
설명	색상에 대한 정보를 지정하는 그룹화된 매개변수.
ID:	MQGACF_VALUE_NAMING.
데이터 유형:	MQCFGR.
그룹의 매개변수:	ColorName ColorValue

ColorName

표 17. 색상 이름	
설명	ColorValue 값을 컨텍스트로 넣는 IBM MQ 표시 라우트 애플리케이션이 표시할 이름을 포함합니다.
ID:	MQCA_VALUE_NAME.
데이터 유형:	MQCFST.
PCF 그룹에 포함:	ColorInfo.
가치:	'Color'

ColorValue

표 18. 색상 값	
설명	IBM MQ 표시 라우트 애플리케이션이 표시할 값을 포함합니다.
ID:	65536.
데이터 유형:	MQCFST.
PCF 그룹에 포함:	ColorInfo .
가치:	'Red'


이러한 추가 PCF 매개변수는 수행된 활동에 대한 추가 정보를 제공합니다. 이러한 PCF 매개변수는 IBM MQ 표시 라우트 애플리케이션이 인식하는 매개변수 ID가 있는 형식으로 작성됩니다.

3. 라우트 추적 메시지가 대상 큐에 도달하고 라우트 추적 응답 메시지가 IBM MQ 표시 라우트 애플리케이션에 리턴됩니다. 추가 활동 정보는 다음과 같이 표시됩니다.

```
Color: 'Red'
```

IBM MQ 표시 라우트 애플리케이션은 추가 활동 정보의 값을 포함한 PCF 구조의 매개변수 ID에 해당 이름이 있음을 인식합니다. 숫자 값 대신 해당 이름이 표시됩니다.

IBM MQ 표시 라우트 애플리케이션

IBM MQ 표시 라우트 애플리케이션(**dspmqrte**)을 사용하여 명령행 인터페이스를 통해 라우트 추적 메시지 및 라우트 추적 메시지에 관련된 활동 정보에 대해 작업합니다.  IBM MQ 표시 라우트 애플리케이션은 IBM MQ for z/OS 큐 관리자에 대해 사용할 수 없습니다.

IBM MQ 표시 라우트 애플리케이션을 다음 용도로 사용할 수 있습니다.

- 라우트 추적 메시지를 구성 및 생성하여 큐 관리자 네트워크에 넣으려는 경우.

라우트 추적 메시지를 큐 관리자 네트워크에 넣어서 활동 정보를 수집하고 이를 사용하여 라우트 추적 메시지가 이용한 라우트를 판별할 수 있습니다. 다음과 같이 라우트 추적 메시지의 특성을 지정할 수 있습니다.

- 라우트 추적 메시지의 목적지.
- 라우트 추적 메시지가 다른 메시지를 가장하는 방식.
- 큐 관리자 네트워크를 통해 라우트할 때 라우트 추적 메시지의 핸들링 방식.
- 활동 정보를 기록하기 위해 활동 기록 또는 라우트 추적 메시징을 사용하는지 여부.

- 라우트 추적 메시지에 관련된 활동 정보의 순서화 및 표시.

IBM MQ 표시 라우트 애플리케이션이 라우트 추적 메시지를 큐 관리자 네트워크에 넣은 경우에는 관련된 활동 정보가 리턴된 직후에 정보를 순서화하고 표시할 수 있습니다. 또는 IBM MQ 표시 라우트 애플리케이션을 사용하여 이전에 생성된 라우트 추적 메시지에 관련한 활동 정보를 순서화하고 표시할 수 있습니다.

관련 정보

[dspmqrte](#)

라우트 추적 메시지에 대한 매개변수

이 페이지는 IBM MQ 표시 라우트 애플리케이션, **dspmqrte**가 큐 관리자 네트워크를 통해 라우팅되는 라우트 추적 메시지의 처리 방식을 포함한 특성을 판별하기 위해 제공하는 매개변수를 개괄합니다.

관련 정보

[dspmqrte](#)

큐 관리자 연결

이 페이지를 사용하여 IBM MQ 표시 라우트 애플리케이션이 연결하는 큐 관리자를 지정합니다.

-c

IBM MQ 표시 라우트 애플리케이션이 클라이언트 애플리케이션으로 연결하도록 지정합니다.

이 매개변수를 지정하지 않으면 IBM MQ 표시 라우트 애플리케이션이 클라이언트 애플리케이션으로 연결하지 않습니다.

-m *QMGrName*

IBM MQ 표시 라우트 애플리케이션에서 연결하는 큐 관리자의 이름. 이름은 최대 48자입니다.

이 매개변수를 지정하지 않으면 기본 큐 관리자가 사용됩니다.

대상 목적지

이 페이지를 사용하여 라우트 추적 메시지의 대상 목적지를 지정합니다.

-q *TargetQName*

IBM MQ 표시 라우트 애플리케이션을 사용하여 라우트 추적 메시징을 큐 관리자 네트워크에 송신하는 경우 *TargetQName*이 대상 큐의 이름을 지정합니다.

-ts *TargetTopicString*

토픽 문자열을 지정합니다.

-qm *TargetQMGr*

대상 목적지를 규정하며 그러면 일반 큐 관리자 이름 분석이 적용됩니다. 대상 목적지는 -q *TargetQName* 또는 -ts *TargetTopicString* 로 지정됩니다.

이 매개변수를 지정하지 않으면 IBM MQ 표시 라우트 애플리케이션이 연결된 큐 관리자가 대상 큐 관리자로 사용됩니다.

-o

대상 목적지가 지정된 목적지로 바인딩되지 않음을 지정합니다. 일반적으로 이 매개변수는 라우트 추적 메시징을 클러스터에 넣을 때 사용합니다. 대상 목적지는 MQOO_BIND_NOT_FIXED 옵션으로 열립니다.

이 매개변수를 지정하지 않을 경우 대상 목적지가 특정 목적지로 바인딩됩니다.

발행 토픽

발행/구독 애플리케이션의 경우 이 페이지를 사용하여 발행할 IBM MQ 표시 라우트 애플리케이션에 대한 라우트 추적 메시지의 토픽 문자열을 지정합니다.

-ts *TopicName*

IBM MQ 표시 라우팅 애플리케이션이 라우트 추적 메시징을 발행할 토픽 문자열을 지정하고 이 애플리케이션을 토픽 모드에 넣습니다. 이 모드에서 애플리케이션은 발행 요청에서 생성된 모든 메시지를 추적합니다.

IBM MQ 표시 라우트 애플리케이션을 사용하여 발행 메시지에 대해 생성된 활동 보고서의 결과를 표시할 수도 있습니다.

메시지 가장

이 페이지를 사용하여 예를 들어, 원래 메시지가 의도한 목적지에 도달하지 않았을 때 메시지를 가장하도록 라우트 추적 메시지를 구성합니다.

라우트 추적 메시징의 한 가지 용도는 의도한 목적지에 도달하지 않은 메시지의 마지막 알려진 위치를 판별하도록 돕는 것입니다. IBM MQ 표시 라우트 애플리케이션은 원래 메시지를 가장하도록 라우트 추적 메시지를 구성하는 데 유용한 매개변수를 제공합니다. 메시지를 가장할 때 다음 매개변수를 사용할 수 있습니다.

-l *Persistence*

생성된 라우트 추적 메시지의 지속성을 지정합니다. *Persistence*에 가능한 값은 다음과 같습니다.

yes

생성된 라우트 추적 메시지가 지속적입니다. (MQPER_PERSISTENT).

아니오

생성된 라우트 추적 메시지가 지속적이지 않습니다. (MQPER_NOT_PERSISTENT).

q

생성된 라우트 추적 메시지가 *-q TargetQName* 또는 *-ts TargetTopicString*에 지정된 목적지로부터 지속 값을 상속합니다. (MQPER_PERSISTENCE_AS_Q_DEF).

리턴된 라우트 추적 응답 메시지 또는 보고 메시지도 원래 라우트 추적 메시지와 동일한 지속 값을 공유합니다.

*Persistence*가 **yes**로 지정되면 *-rq ReplyToQ* 매개변수를 지정해야 합니다. 응답 대상 큐를 임시 동적 큐로 해석하지 않아야 합니다.

이 매개변수를 지정하지 않을 경우 생성된 라우트 추적 메시지는 지속적이지 않습니다.

-p *Priority*

라우트 추적 메시지의 우선순위를 지정합니다. *Priority*의 값은 0 이상이거나 MQPRI_PRIORITY_AS_Q_DEF입니다. MQPRI_PRIORITY_AS_Q_DEF는 *-q TargetQName* 또는 *-ts TargetTopicString*에 지정된 목적지에서 우선순위 값을 가져옴을 지정합니다.

이 매개변수를 지정하지 않으면 *-q TargetQName* 또는 *-ts TargetTopicString*에 지정된 목적지에서 우선순위 값을 가져옵니다.

-xs *Expiry*

라우트 추적 메시지의 만료 시간을 초 단위로 지정합니다.

이 매개변수를 지정하지 않으면 만기 시간이 60초로 지정됩니다.

-ro none | *ReportOption*

none

보고서 옵션이 설정되지 않도록 지정합니다.

ReportOption

라우트 추적 메시지에 대한 보고서 옵션을 지정합니다. 쉽표를 구분 기호로 사용하여 다중 보고서 옵션을 지정할 수 있습니다. *ReportOption*에 가능한 값은 다음과 같습니다.

activity

보고서 옵션 MQRO_ACTIVITY가 설정됩니다.

coa

보고서 옵션 MQRO_COA_WITH_FULL_DATA가 설정됩니다.

cod

보고서 옵션 MQRO_COD_WITH_FULL_DATA가 설정됩니다.

exception

보고서 옵션 MQRO_EXCEPTION_WITH_FULL_DATA가 설정됩니다.

expiration

보고서 옵션 MQRO_EXPIRATION_WITH_FULL_DATA가 설정됩니다.

discard

보고서 옵션 MQRO_DISCARD_MSG가 설정됩니다.

-ro ReportOption 또는 *-ro none* 중 어느 것도 지정하지 않으면 MQRO_ACTIVITY 및 MQRO_DISCARD_MSG 보고서 옵션이 지정됩니다.

IBM MQ 표시 라우트 애플리케이션은 라우트 추적 메시지에 사용자 데이터를 추가하도록 허용하지 않습니다. 라우트 추적 메시지에 사용자 데이터를 추가해야 하는 경우에는 라우트 추적 메시지를 수동으로 생성해야 합니다.

기록된 활동 정보

이 페이지를 사용하여 기록된 활동 정보를 리턴하는 데 사용되는 메소드를 지정한 후 이 메소드를 사용하여 라우트 추적 메시지가 이용한 라우트를 판별할 수 있습니다.

기록된 활동 정보는 다음과 같이 리턴될 수 있습니다.

- 활동 보고서에
- 라우트 추적 응답 메시지에
- 라우트 추적 메시지 자체에(대상 큐에 넣음)

dspmqrte를 사용할 때에는 기록된 활동 정보를 리턴하는 데 사용된 메소드가 다음 매개변수를 사용하여 판별됩니다.

-ro activity

활동 정보가 활동 보고서를 사용하여 리턴됨을 지정합니다. 기본적으로 활동 기록이 사용으로 설정됩니다.

-ac -ar

활동 정보가 라우트 추적 메시지에 누적되고 라우트 추적 응답 메시지가 생성됨을 지정합니다.

-ac

활동 정보가 라우트 추적 메시지 내에 누적되도록 지정합니다.

이 매개변수를 지정하지 않으면 활동 정보가 라우트 추적 메시지 내에 누적되지 **않습니다**.

-ar

다음 상황에서 모든 누적 활동 정보가 포함된 라우트 추적 응답 메시지가 생성되도록 요청합니다.

- IBM MQ 큐 관리자가 라우트 추적 메시징을 제거합니다.
- IBM MQ 큐 관리자가 라우트 추적 메시지를 로컬 큐(대상 큐나 데드-레터 큐)에 넣습니다.
- 라우트 추적 메시지에 수행한 활동의 수가 *-s Activities*에 지정된 값을 초과합니다.

-ac -d yes

활동 정보가 라우트 추적 메시지에 누적되고 라우트 추적 메시지가 도달하면 대상 큐에 메시지를 넣음을 지정합니다.

-ac

활동 정보가 라우트 추적 메시지 내에 누적되도록 지정합니다.

이 매개변수를 지정하지 않으면 활동 정보가 라우트 추적 메시지 내에 누적되지 **않습니다**.

-d yes

큐 관리자가 라우트 추적 메시징을 지원하지 않는 경우에도 도달 시, 라우트 추적 메시지가 대상 큐로 들어갑니다.

이 매개변수를 지정하지 않으면 라우트 추적 메시지를 대상 큐에 넣지 **않습니다**.

그런 다음 대상 큐에서 라우트 추적 메시지를 검색하여 기록된 활동 정보를 얻을 수 있습니다.

필요에 따라 다음 메소드를 결합할 수 있습니다.

또한 다음 매개변수를 사용하여 기록된 활동 정보의 세부사항 레벨을 지정할 수 있습니다.

-t Detail

기록한 활동을 지정합니다. *Detail*에 가능한 값은 다음과 같습니다.

낮음

사용자 정의 애플리케이션이 수행한 활동만 기록됩니다.

medium

low에 지정된 활동이 기록됩니다. 또한 발행 활동과 MCA가 수행한 활동이 기록됩니다.

높음

low 및 **medium**에 지정된 활동이 기록됩니다. MCA는 이 레벨의 세부사항에서 추가 활동 정보를 표시하지 않습니다. 이 옵션은 추가 활동 정보만 표시할 사용자 정의 애플리케이션에 사용 가능합니다. 예를 들어, 사용자 정의 애플리케이션이 특정 메시지 특성을 고려하여 메시지가 이용하는 라우트를 판별하면 라우팅 논리가 이 세부사항 레벨에 포함될 수 있습니다.

이 매개변수를 지정하지 않으면 중간 레벨 활동이 기록됩니다.

기본적으로 IBM MQ 표시 라우트 애플리케이션은 임시 동적 큐를 사용하여 리턴된 메시지를 저장합니다. IBM MQ 표시 라우트 애플리케이션이 종료되면 임시 동적 큐가 닫히고 메시지가 제거됩니다. IBM MQ 표시 라우트 애플리케이션의 현재 실행이 종료되어도 리턴된 메시지가 필요하다면 다음 매개변수를 사용하여 영구적 큐를 지정해야 합니다.

-rq ReplyToQ

라우트 추적 메시지에 대해 모든 응답이 송신되는 응답 대상 큐의 이름을 지정합니다. 라우트 추적 메시지가 지속적인 경우나 *-n* 매개변수가 지정된 경우에는 임시 동적 큐가 아닌 응답 대상 큐를 지정해야 합니다.

이 매개변수를 지정하지 않으면 시스템 기본 모델 큐인 SYSTEM.DEFAULT.MODEL.QUEUE를 사용하여 동적 응답 대상 큐가 작성됩니다.

-rqm ReplyToQMGr

응답 대상 큐가 상주하는 큐 관리자의 이름을 지정합니다. 이름은 최대 48자입니다.

이 매개변수를 지정하지 않으면 IBM MQ 표시 라우트 애플리케이션이 연결된 큐 관리자를 응답 대상 큐 관리자 로 사용합니다.

라우트 추적 메시지의 핸들링 방식

이 페이지를 사용하여 큐 관리자 네트워크를 통해 라우팅되는 라우트 추적 메시지를 어떻게 핸들링할지 제어합니다.

다음 매개변수는 큐 관리자 네트워크에서 라우트 추적 메시지를 라우팅할 수 있는 위치를 제한할 수 있습니다.

-d Deliver

라우트 추적 메시지가 도착 시 대상 큐로 전달되는지 여부를 지정합니다. *Deliver*에 가능한 값은 다음과 같습니다.

yes

큐 관리자가 라우트 추적 메시징을 지원하지 않는 경우에도 도달 시, 라우트 추적 메시지가 대상 큐로 들어갑니다.

no

도달 시, 라우트 추적 메시지를 대상 큐로 넣지 않습니다.

이 매개변수를 지정하지 않으면 라우트 추적 메시지를 대상 큐에 넣지 않습니다.

-f Forward

라우트 추적 메시지가 전달될 수 있는 큐 관리자의 유형을 지정합니다. 큐 관리자가 리모트 큐 관리자에 메시지를 전달할지 여부를 판별하기 위해 사용하는 알고리즘 세부사항은 64 페이지의 『TraceRoute PCF 그룹』의 내용을 참조하십시오. *Forward*에 가능한 값은 다음과 같습니다.

모두

라우트 추적 메시지가 모든 큐 관리자에 전달됩니다.

경고: IBM MQ 이전에 버전 6.0 큐 관리자로 전달되면 라우트 추적 메시지가 인식되지 않으며 *-d* 전달 매개변수의 값에도 불구하고 로컬 큐로 전달될 수 있습니다.

지원됨

TraceRoute PCF 그룹의 *Deliver* 매개변수를 존중할 큐 관리자에만 라우트 추적 메시지가 전달됩니다.

이 매개변수를 지정하지 않으면 *Deliver* 매개변수를 존중할 큐 관리자에만 라우트 추적 메시지가 전달됩니다.

다음 매개변수는 라우트 추적 메시지가 큐 관리자 네트워크에 무제한으로 남아 있지 못하게 할 수 있습니다.

-s *Activities*

라우트 추적 메시지가 제거되기 전에 이를 대신하여 수행될 수 있는 기록된 최대 활동 수를 지정합니다. 이는 라우트 추적 메시지가 무한 루프에 빠졌을 때 무제한으로 전달되지 않게 합니다. *Activities*의 값이 1 이상이거나 *MQRROUTE_UNLIMITED_ACTIVITIES*입니다. *MQRROUTE_UNLIMITED_ACTIVITIES*는 라우트 추적 메시지를 대신하여 무제한 수의 활동이 수행될 수 있음을 지정합니다.

이 매개변수를 지정하지 않으면 라우트 추적 메시지를 대신하여 무제한 수의 활동이 수행될 수 있습니다.

-xs *Expiry*

라우트 추적 메시지의 만료 시간을 초 단위로 지정합니다.

이 매개변수를 지정하지 않으면 만기 시간이 60초로 지정됩니다.

-xp *PassExpiry*

라우트 추적 메시지의 만기 시간의 라우트 추적 응답 메시지에 전달되는지 여부를 지정합니다. *PassExpiry*에 가능한 값은 다음과 같습니다.

yes

보고서 옵션 *MQRO_PASS_DISCARD_AND_EXPIRY*는 라우트 추적 메시지의 메시지 디스크립터에 지정할 수 있습니다.

라우트 추적 메시지에 대해 라우트 추적 응답 메시지나 활동 보고서가 생성되면 *MQRO_DISCARD* 보고서 옵션(지정된 경우) 및 남은 만기 시간이 전달됩니다.

이 값은 기본값입니다.

아니오

보고서 옵션 *MQRO_PASS_DISCARD_AND_EXPIRY*가 지정되지 않습니다.

라우트 추적 메시지에 대해 라우트 추적 응답 메시지가 생성된 경우 라우트 추적 메시지의 만기 시간 및 제거 옵션이 전달되지 **않습니다**.

이 매개변수를 지정하지 않으면 *MQRO_PASS_DISCARD_AND_EXPIRY*가 지정되지 않습니다.

-ro *discard*

MQRO_DISCARD_MSG 보고서 옵션을 지정합니다. 이 옵션은 라우트 추적 메시지가 큐 관리자 네트워크에 무제한으로 남아 있지 못하게 할 수 있습니다.

활동 정보 표시

IBM MQ 표시 라우트 애플리케이션은 큐 관리자 네트워크에 방금 넣은 라우트 추적 메시지에 대한 활동 정보를 표시하거나 이전에 생성한 라우트 추적 메시지에 대한 활동 정보를 표시할 수 있습니다. 사용자 작성 애플리케이션이 기록한 추가 정보를 표시할 수도 있습니다.

라우트 추적 메시지에 대해 리턴된 활동 정보의 표시 여부를 지정하려면 다음 매개변수를 지정하십시오.

-n

라우트 추적 메시지에 대해 리턴되는 활동 정보가 표시되지 않도록 지정합니다.

이 매개변수가 라우트 추적 응답 메시지, (-ar) 또는 (-ro *ReportOption*)의 보고서 생성 옵션에 대한 요청을 동반하는 경우 -rq *ReplyToQ*를 사용하여 특정(비모델) 응답 대상 큐를 지정해야 합니다. 기본적으로 활동 보고서 메시지만 요청됩니다.

라우트 추적 메시지를 지정된 대상 큐에 넣고 나면 라우트 추적 메시지의 메시지 ID를 포함하여 48자의 16진 문자열이 표시됩니다. 메시지 ID는 나중에 -i *CorrelId* 매개변수를 사용하여 라우트 추적 메시지에 대한 활동 정보를 표시하는 용도로 IBM MQ 표시 라우트 애플리케이션에 사용될 수 있습니다.

이 매개변수를 지정하지 않으면 라우트 추적 메시지에 리턴된 활동 정보가 -v 매개변수로 지정된 양식에 표시됩니다.

큐 관리자 네트워크에 방금 넣은 라우트 추적 메시지에 대한 활동 정보를 표시할 때에는 다음 매개변수가 지정될 수 있습니다.

-w WaitTime

활동 보고서 또는 라우트 추적 응답 메시지가 지정된 응답 대상 큐에 리턴할 때까지 IBM MQ 표시 라우트 애플리케이션이 대기할 시간(초)을 지정합니다.

이 매개변수를 지정하지 않으면 대기 시간이 라우트 추적 메시지의 만료 시간에 60초를 더한 시간으로 지정됩니다.

이전에 누적된 활동 정보를 표시할 때에는 다음 매개변수를 설정해야 합니다.

-q TargetQName

IBM MQ 표시 라우트 애플리케이션을 사용하여 이전에 수집한 활동 정보를 보는 경우 *TargetQName*이 활동 정보가 저장된 큐의 이름을 지정합니다.

-i CorrelId

IBM MQ 표시 라우트 애플리케이션을 사용하여 이전에 누적된 활동 정보만 표시하는 경우 이 매개변수를 사용합니다. *-q TargetQName*에 지정된 큐에는 많은 활동 보고서와 라우트 추적 응답 메시지가 있을 수 있습니다. *CorrelId*는 라우트 추적 메시지에 관련된 활동 보고서, 라우트 추적 응답 메시지를 식별하는 데 사용됩니다. *CorrelId*에서 원래 라우트 추적 메시지의 메시지 ID를 지정하십시오.

*CorrelId*의 형식은 48자의 16진 문자열입니다.

다음 매개변수는 이전에 누적된 활동 정보를 표시할 때에나 라우트 추적 메시지에 대한 현재 활동 정보를 표시할 때 사용할 수 있습니다.

-b

IBM MQ 표시 라우트 애플리케이션이 메시지에 관련된 라우트 추적 응답 메시지나 활동 보고서를 찾아보기만 함을 지정합니다. 이는 나중에 활동 정보를 다시 표시할 수 있도록 합니다.

이 매개변수를 지정하지 않을 경우 IBM MQ 표시 라우트 애플리케이션은 메시지에 관련된 라우트 추적 응답 메시지나 활동 보고서를 파괴적으로 가져옵니다.

-v summary | all | none | outline DisplayOption

summary

라우트 추적 메시지가 라우트된 큐가 표시됩니다.

모두

사용 가능한 모든 정보가 표시됩니다.

없음

정보가 표시되지 않습니다.

outline DisplayOption

라우트 추적 메시지의 표시 옵션을 지정합니다. 쉼표를 구분 기호로 사용하여 다중 표시 옵션을 지정할 수 있습니다.

값을 제공하지 않으면 다음 사항이 표시됩니다.

- 애플리케이션 이름
- 각 조작의 유형
- 조작별 매개변수

*DisplayOption*에 가능한 값은 다음과 같습니다.

activity

Activity PCF 그룹의 모든 비PCF 그룹 매개변수가 표시됩니다.

identifiers

매개변수 ID MQBACF_MSG_ID 또는 MQBACF_CORREL_ID가 있는 값이 표시됩니다. 이 값은 *msgdelta*를 대체합니다.

메시지

Message PCF 그룹의 모든 비PCF 그룹 매개변수가 표시됩니다. 이 값이 지정된 경우 *msgdelta*를 지정할 수 없습니다.

msgdelta

마지막 조작 이후 변경된 Message PCF 그룹의 모든 비PCF 그룹 매개변수가 표시됩니다. 이 값이 지정된 경우 message를 지정할 수 없습니다.

operation

Operation PCF 그룹의 모든 비PCF 그룹 매개변수가 표시됩니다.

traceroute

TraceRoute PCF 그룹의 모든 비PCF 그룹 매개변수가 표시됩니다.

이 매개변수를 지정하지 않으면 메시지 라우트의 요약이 표시됩니다.

추가 정보 표시

라우트 추적 메시지는 큐 관리자 네트워크를 통해 라우팅되므로 사용자 작성 애플리케이션이 하나 이상의 추가 PCF 매개변수를 라우트 추적 메시지의 메시지 데이터나 활동 보고서의 메시지 데이터에 씌으로써 추가 정보를 기록할 수 있습니다. IBM MQ 표시 라우트 애플리케이션이 추가 정보를 읽기 쉬운 양식으로 표시하게 하려면 69 페이지의 『추가 활동 정보』에 설명된 대로 추가 정보를 특정 형식으로 기록해야 합니다.

IBM MQ 표시 라우트 애플리케이션 예

다음 예는 IBM MQ 표시 라우트 애플리케이션의 가능한 사용 방법을 보여줍니다. 각 예마다 두 개의 큐 관리자(QM1 및 QM2)가 두 가지 채널(QM2.TO.QM1 및 QM1.TO.QM2)을 통해 서로 연결되어 있습니다.

예 1 - 활동 보고서 요청

대상 큐에 전달된 라우트 추적 메시지에서 활동 정보를 표시합니다.

이 예에서, IBM MQ 표시 라우트 애플리케이션은 큐 관리자, QM1에 연결하고 라우트 추적 메시지를 생성하여 리모트 큐 관리자 QM2의 대상 큐, TARGET.Q에 전달하는 데 사용됩니다. 라우트 추적 응답 메시지가 라우팅될 때 활동 보고서가 요청되도록 필요한 보고서 옵션이 지정됩니다. 대상 큐에 도달하면 라우트 추적 메시지가 제거됩니다. 활동 보고서를 사용하여 IBM MQ 표시 라우트 애플리케이션에 리턴된 활동 정보가 순서대로 놓이고 표시됩니다.




그림 9. 활동 보고서 요청, 다이어그램 1

- 각 큐 관리자(QM1 및 QM2)의 ACTIVREC 속성은 MSG로 설정됩니다.
- 다음 명령이 발행됩니다.

```
dspmqrite -m QM1 -q TARG.AT.QM2 -rq ACTIV.REPLY.Q
```

QM1은 IBM MQ 표시 라우트 애플리케이션이 연결하는 큐 관리자의 이름이고, TARG.AT.QM2는 대상 큐의 이름이며, ACTIV.REPLY.Q는 라우트 추적 메시지에 대한 모든 응답을 송신하도록 요청된 큐의 이름입니다.

지정되지 않은 모든 옵션은 기본값이 가정되지만 특히, -f 옵션(TraceRoute PCF 그룹의 Deliver 매개변수를 존중하는 큐 관리자에만 라우트 추적 메시지가 전달됨), -d 옵션(라우트 추적 메시지가 도달하면 대상 큐에 메시지를 넣지 않음), -ro 옵션(MQRO_ACTIVITY 및 MQRO_DISCARD_MSG 보고서 옵션이 지정됨), -t 옵션(중간 세부사항 레벨 활동이 기록됨)에 유의하십시오.

- DSPMQRTE는 라우트 추적 메시지를 생성하여 리모트 큐 TARG.AT.QM2에 넣습니다.
- DSPMQRTE는 그런 다음 큐 관리자 QM1의 ACTIVREC 속성 값을 봅니다. 값이 MSG이므로 DSPMQRTE는 활동 보고서를 생성하여 응답 큐 ACTIV.REPLY.Q에 넣습니다.




그림 10. 활동 보고서 요청, 다이어그램 2

- 송신 메시지 채널 에이전트(MCA)는 전송 큐에서 라우트 추적 메시지를 가져옵니다. 메시지가 라우트 추적 메시지이므로 MCA는 활동 정보를 기록하기 시작합니다.
- 큐 관리자(QM1)의 ACTIVREC 속성은 MSG이고 MQRO_ACTIVITY 옵션이 메시지 디스크립터의 Report 필드에 지정되어 있으므로 MCA는 활동 보고서를 나중에 생성합니다. TraceRoute PCF 그룹의 RecordedActivities 매개변수 값은 1씩 증분됩니다.
- MCA는 TraceRoute PCF 그룹의 MaxActivities 값이 초과되지 않았는지 검사합니다.
- 메시지가 QM2에 전달되기 전에 MCA는 전달(단계 66 페이지의 『1』, 67 페이지의 『4』, 67 페이지의 『5』)에 설명된 알고리즘에 따르며 메시지를 송신하도록 선택합니다.
- 그런 다음 MCA는 활동 보고서를 생성하여 응답 큐(ACTIV.REPLY.Q)에 넣습니다.




그림 11. 활동 보고서 요청, 다이어그램 3

- 수신 MCA는 채널에서 라우트 추적 메시지를 수신합니다. 메시지가 라우트 추적 메시지이므로 MCA는 활동에 대한 정보를 기록하기 시작합니다.
- 라우트 추적 메시지가 나온 큐 관리자가 5.3.1 이전 버전인 경우 MCA는 TraceRoute PCF의 DiscontinuityCount 매개변수를 1씩 증분시킵니다. 이 예는 여기에 해당하지 않습니다.
- 큐 관리자(QM2)의 ACTIVREC 속성은 MSG이고 MQRO_ACTIVITY 옵션이 지정되어 있으므로 MCA는 활동 보고서를 생성합니다. RecordedActivities 매개변수 값은 1씩 증분됩니다.
- 대상 큐가 로컬 큐이므로 TraceRoute PCF 그룹의 Deliver 매개변수 값에 따라 피드백 MQFB_NOT_DELIVERED와 함께 메시지가 제거됩니다.
- 그런 다음 MCA는 최종 활동 보고서를 생성하여 응답 큐에 넣습니다. 이는 큐 관리자 QM1과 연관된 전송 큐로 분석되며 큐 관리자 QM1(ACTIV.REPLY.Q)에 활동 보고서가 리턴됩니다.




그림 12. 활동 보고서 요청, 다이어그램 4

- 그 동안, DSPMQRTE는 활동 보고서를 대기하며 응답 큐(ACTIV.REPLY.Q)에서 계속하여 MQGET을 수행했습니다. DSPMQRTE가 시작할 때 -w가 지정되지 않았으므로 최대 120초(라우트 추적 메시지의 만기 시간보다 60초 더) 동안 대기합니다.

- DSPMQRTE는 응답 큐에서 3개의 활동 보고서를 가져옵니다.
- 활동 보고서는 각 활동에 대한 TraceRoute PCF 그룹의 RecordedActivities, UnrecordedActivities, DiscontinuityCount 매개변수를 사용하여 순서화됩니다. 이 예에서 0이 아닌 유일한 값은 RecordedActivities 이므로 이 값이 실제로 사용되는 유일한 매개변수입니다.
- 제거 조작이 표시되면 프로그램이 즉시 종료합니다. 최종 조작이 제거였어도 피드백이 MQFB_NOT_DELIVERED이므로 넣기가 발생한 것처럼 처리됩니다.

표시되는 출력은 다음과 같습니다.

```
AMQ8653: DSPMQRTE command started with options '-m QM1 -q TARG.AT.QM2
-rq ACTIV.REPLY.Q'.
AMQ8659: DSPMQRTE command successfully put a message on queue 'QM2',
queue manager 'QM1'.
AMQ8674: DSPMQRTE command is now waiting for information to display.
AMQ8666: Queue 'QM2' on queue manager 'QM1'.
AMQ8666: Queue 'TARGET.Q' on queue manager 'QM2'.
AMQ8652: DSPMQRTE command has finished.
```

예 2 - 라우트 추적 응답 메시지 요청

라우트 추적 메시지를 생성하여 대상 큐에 전달합니다.

이 예에서, IBM MQ 표시 라우트 애플리케이션은 큐 관리자, QM1에 연결하고 라우트 추적 메시지를 생성하여 리모트 큐 관리자 QM2의 대상 큐, TARGET.Q에 전달하는 데 사용됩니다. 라우트 추적 메시지에 활동 정보가 누적 되도록 필요한 옵션이 지정됩니다. 대상 큐에 도달하면 라우트 추적 응답 메시지가 요청되고 라우트 추적 메시지는 제거됩니다.




그림 13. 라우트 추적 응답 메시지 요청, 다이어그램 1

- 각 큐 관리자(QM1 및 QM2)의 ROUTEREC 속성은 MSG로 설정됩니다.
- 다음 명령이 발행됩니다.

```
dspmqrte -m QM1 -q TARG.AT.QM2 -rq TR.REPLY.Q -ac -ar -ro discard
```

QM1은 IBM MQ 표시 라우트 애플리케이션이 연결하는 큐 관리자의 이름이고, TARG.AT.QM2는 대상 큐의 이름이며, ACTIV.REPLY.Q는 라우트 추적 메시지에 대한 모든 응답을 송신하도록 요청된 큐의 이름입니다. -ac 옵션은 라우트 추적 메시지에 활동 정보가 누적되도록 지정하고, -ar 옵션은 -rq 옵션에 지정된 응답 대상 큐 (즉, TR.REPLY.Q)로 누적된 모든 활동을 송신하도록 지정합니다. -ro 옵션은 보고서 옵션 MQRO_DISCARD_MSG가 설정되도록 지정하며 이는 이 예에서 활동 보고서가 생성되지 않음을 의미합니다.

- DSPMQRTE는 대상 라우트에 메시지를 넣기 전에 라우트 추적 메시지에 활동 정보를 누적시킵니다. 이를 위해서는 큐 관리자 속성 ROUTEREC가 DISABLED이면 안됩니다.




그림 14. 라우트 추적 응답 메시지 요청, 다이어그램 2

- 메시지가 라우트 추적 메시지이므로 송신 MCA는 활동에 대한 정보를 기록하기 시작합니다.
- QM1의 큐 관리자 속성 ROUTEREC가 DISABLED가 아니므로 MCA는 큐 관리자 QM2로 메시지가 전달되기 전에 활동 정보를 메시지 내에 누적시킵니다.




그림 15. 라우트 추적 응답 메시지 요청, 다이어그램 3

- 메시지가 라우트 추적 메시지이므로 수신 MCA는 활동에 대한 정보를 기록하기 시작합니다.
- QM2의 큐 관리자 속성 ROUTEREC가 DISABLED가 아니므로 MCA는 정보를 메시지 내에 누적시킵니다.
- 대상 큐가 로컬 큐이므로 TraceRoute PCF 그룹의 Deliver 매개변수 값에 따라 피드백 MQFB_NOT_DELIVERED와 함께 메시지가 제거됩니다.

- 이는 메시지에 대해 발생할 마지막 활동이며 QM1의 큐 관리자 속성 ROUTEREC가 DISABLED가 아니므로 MCA가 Accumulate 값에 따라 라우트 추적 응답 메시지를 생성합니다. ROUTEREC의 값이 MSG이므로 응답 메시지를 응답 큐에 넣습니다. 응답 메시지에는 라우트 추적 메시지의 누적된 모든 활동 정보가 포함됩니다.




그림 16. 라우트 추적 응답 메시지 요청, 다이어그램 4

- 그 동안 DSPMQRTE는 라우트 추적 응답 메시지가 응답 큐에 리턴할 때까지 대기합니다. 메시지가 리턴되면 DSPMQRTE는 포함된 각 활동을 구문 분석하고 인쇄합니다. 최종 조작은 제거 조작입니다. 인쇄가 완료되면 DSPMQRTE가 종료합니다.

표시되는 출력은 다음과 같습니다.

```
AMQ8653: DSPMQRTE command started with options '-m QM1 -q TARG.AT.QM2 -rq
TR.REPLY.Q'.
AMQ8659: DSPMQRTE command successfully put a message on queue 'QM2', queue
manager 'QM1'.
AMQ8674: DSPMQRTE command is now waiting for information to display.
AMQ8666: Queue 'QM2' on queue manager 'QM1'.
AMQ8666: Queue 'TARGET.Q' on queue manager 'QM2'.
AMQ8652: DSPMQRTE command has finished.
```

예 3 - 시스템 큐에 활동 보고서 전달

응답 큐가 아닌 다른 큐에 활동 보고서가 전달되는 시기를 감지하고 IBM MQ 표시 라우트 애플리케이션을 사용하여 다른 큐에서 활동 보고서를 읽습니다.

이 예는 QM2의 ACTIVREC 큐 관리자 속성 값이 이제 QUEUE로 설정된 점을 제외하면 78 페이지의 『예 1 - 활동 보고서 요청』과 동일합니다. 이를 적용하기 위해서는 채널 QM1.TO.QM2를 재시작해야 합니다.

이 예는 응답 대상 큐가 아닌 다른 큐에 활동 보고서가 전달되는 시기를 감지할 방법을 설명합니다. 일단 감지하면 IBM MQ 표시 라우트 애플리케이션을 사용하여 다른 큐에서 활동 보고서를 읽습니다.




그림 17. 시스템 큐에 활동 보고서 전달, 다이어그램 1

- 메시지가 라우트 추적 메시지가므로 수신 MCA는 활동에 대한 정보를 기록하기 시작합니다.
- QM2의 ACTIVREC 큐 관리자 속성 값이 이제 QUEUE이므로 MCA는 활동 보고서를 생성하지만 응답 큐 (ACTIV.REPLY.Q)가 아닌 시스템 큐(SYSTEM.ADMIN.ACTIVITY.QUEUE)에 보고서를 넣습니다.




그림 18. 시스템 큐에 활동 보고서 전달, 다이어그램 2

- 그 동안 DSPMQRTE는 활동 보고서가 ACTIV.REPLY.Q에 도달하기를 대기했습니다. 두 개의 보고서만 도달합니다. DSPMQRTE는 라우트가 아직 완료되지 않은 것 같아서 계속하여 120초 동안 대기합니다.

표시되는 출력은 다음과 같습니다.

```
AMQ8653: DSPMQRTE command started with options '-m QM1 -q TARG.AT.QM2 -rq
ACTIV.REPLY.Q -v outline identifiers'.
AMQ8659: DSPMQRTE command successfully put a message on queue 'QM2', queue
manager 'QM1'.
AMQ8674: DSPMQRTE command is now waiting for information to display.
```

```
-----
Activity:
  ApplName: 'cann\output\bin\dspmqrte.exe'
```

```
Operation:
  OperationType: Put
```

```
Message:
```

```
MQMD:
  MsgId: X'414D51204C41524745512020202020A3C9154220001502'
  CorrelId: X'414D51204C41524745512020202020A3C9154220001503'
  QMgrName: 'QM1'
  QName: 'TARG.AT.QM2'
  ResolvedQName: 'QM2'
  RemoteQName: 'TARGET.Q'
  RemoteQMgrName: 'QM2'
```

```
-----
Activity:
  ApplName: 'cann\output\bin\runmqchl.EXE'
```

```
Operation:
  OperationType: Get
```

```
Message:
```

```
MQMD:
  MsgId: X'414D51204C41524745512020202020A3C9154220001505'
  CorrelId: X'414D51204C41524745512020202020A3C9154220001502'
```

```
EmbeddedMQMD:
  MsgId: X'414D51204C41524745512020202020A3C9154220001502'
  CorrelId: X'414D51204C41524745512020202020A3C9154220001503'
  QMgrName: 'QM1'
  QName: 'QM2'
  ResolvedQName: 'QM2'
```

```
Operation:
  OperationType: Send
```

```
Message:
```

```
MQMD:
  MsgId: X'414D51204C41524745512020202020A3C9154220001502'
  CorrelId: X'414D51204C41524745512020202020A3C9154220001503'
  QMgrName: 'QM1'
  RemoteQMgrName: 'QM2'
  ChannelName: 'QM1.TO.QM2'
  ChannelType: Sender
  XmitQName: 'QM2'
```

```
-----
AMQ8652: DSPMQRTE command has finished.
```

- DSPMQRTE가 관찰한 마지막 조작이 송신이었으므로 채널은 실행 중입니다. 이제 우리는 큐 관리자 QM2(RemoteQMgrName에 식별된)에서 더 많은 활동 보고서를 수신하지 못한 이유를 파악해야 합니다.
- 시스템 큐에 활동 정보가 있는지 여부를 확인하기 위해 QM2에서 DSPMQRTE를 시작해서 더 많은 활동 보고서를 시도 및 수집하십시오. 다음 명령을 사용하여 DSPMQRTE를 시작하십시오.

```
dspmqrte -m QM2 -q SYSTEM.ADMIN.ACTIVITY.QUEUE
-i 414D51204C41524745512020202020A3C9154220001502 -v outline
```

여기서, 414D51204C41524745512020202020A3C9154220001502는 넣은 라우트 추적 메시지의 MsgId입니다.

- DSPMQRTE는 그런 다음 일련의 MQGET를 다시 수행하고 지정된 ID의 라우트 추적 메시지에 관련된 시스템 활동 큐의 응답을 대기합니다.
- DSPMQRTE는 표시된 활동 보고서를 하나 더 가져옵니다. DSPMQRTE는 이전 활동 보고서가 누락되었는지 판별하고 이를 알리는 메시지를 표시합니다. 하지만 우리는 이 라우트 파트에 대해 이미 알고 있습니다.

표시되는 출력은 다음과 같습니다.

```

AMQ8653: DSPMQRTE command started with options '-m QM2
-q SYSTEM.ADMIN.ACTIVITY.QUEUE
-i 414D51204C4152474551202020202020A3C915420001502 -v outline'.
AMQ8674: DSPMQRTE command is now waiting for information to display.
-----
Activity:
  Activity information unavailable.
-----
Activity:
  ApplName: 'cann\output\bin\AMQRMPPA.EXE'

  Operation:
    OperationType: Receive
    QMgrName: 'QM2'
    RemoteQMGrName: 'QM1'
    ChannelName: 'QM1.TO.QM2'
    ChannelType: Receiver

  Operation:
    OperationType: Discard
    QMgrName: 'QM2'
    QName: 'TARGET.Q'
    Feedback: NotDelivered
-----
AMQ8652: DSPMQRTE command has finished.

```

- 이 활동 보고서는 라우트 정보가 이제 완료되었다고 표시합니다. 문제가 발생하지 않았습니다.
- 단지 라우트 정보가 사용 불가능하거나 DSPMQRTE가 모든 라우트를 표시할 수 없다는 이유에서, 이 사실이 메시지를 전달되지 않았음을 의미하는 것은 아닙니다. 예를 들어, 다른 큐 관리자의 큐 관리자 속성이 차이가 있거나 응답 큐가 응답을 다시 가져오도록 정의되지 않았을 수 있습니다.

예 4 - 채널 문제점 진단

라우트 추적 메시지가 대상 큐에 도달하지 않는 문제점을 진단합니다.

이 예에서, IBM MQ 표시 라우트 애플리케이션은 큐 관리자, QM1에 연결하고 라우트 추적 메시지를 생성한 후 리모트 큐 관리자 QM2의 대상 큐, TARGET.Q에 이 메시지를 전달하려 시도합니다. 이 예에서는 라우트 추적 메시지가 대상 큐에 도달하지 않습니다. 사용 가능한 활동 보고서를 사용하여 문제점을 진단합니다.




그림 19. 채널 문제점 진단

- 이 예에서는 채널 QM1.TO.QM2가 실행 중이지 않습니다.

- DSPMQRTE는 라우트 추적 메시지를 대상 큐에 넣고(예 1에서처럼) 활동 보고서를 생성합니다.
- 전송 큐(QM2)에서 메시지를 가져올 MCA가 없으므로 DSPMQRTE가 응답 큐에서 다시 가져오는 유일한 활동 보고서는 이 보고서 뿐입니다. 이번에는 라우트가 완료되지 않았다는 사실이 문제점을 표시합니다. 관리자는 ResolvedQName에 있는 전송 큐를 사용하여 전송 큐가 서비스를 제공하지 않은 원인을 조사할 수 있습니다. 표시되는 출력은 다음과 같습니다.

```
AMQ8653: DSPMQRTE command started with options '-m QM1 -q TARG.AT.QM2
-rq ACTIV.REPLY.Q -v outline'.
AMQ8659: DSPMQRTE command successfully put a message on queue 'QM2',
queue manager 'QM1'.
AMQ8674: DSPMQRTE command is now waiting for information to display.
```

```
-----
Activity:
  ApplName: 'cann\output\bin\dspmqrte.exe'
```

```
  Operation:
    OperationType: Put
    QMgrName: 'QM1'
    QName: 'TARG.AT.QM2'
    ResolvedQName: 'QM2'
    RemoteQName: 'TARGET.Q'
    RemoteQMgrName: 'QM2'
```

```
-----
AMQ8652: DSPMQRTE command has finished.
```

활동 보고서 참조

이 페이지를 사용하여 활동 보고서 메시지 형식을 개괄합니다. 활동 보고서 메시지 데이터는 활동을 설명하는 매개변수를 포함합니다.

활동 보고서 형식

활동 보고서는 메시지 디스크립터 및 메시지 데이터를 포함한 표준 IBM MQ 보고 메시지입니다. 활동 보고서는 메시지가 큐 관리자 네트워크를 통해 라우팅되었으므로 메시지에 관하여 활동을 수행한 애플리케이션이 생성하는 PCF 메시지입니다.

활동 보고서는 다음 정보를 포함합니다.

메시지 디스크립터

MQMD 구조

메시지 데이터

다음으로 구성되어 있습니다.

- 임베드된 PCF 헤더(MQEPH).
- 활동 보고서 메시지 데이터.

활동 보고서 메시지 데이터는 *Activity* PCF 그룹 및 라우트 추적 메시지에 대해 생성된 경우 *TraceRoute* PCF 그룹으로 이루어집니다.

88 페이지의 표 19은 특정 조건 하에서만 리턴되는 매개변수를 포함하여 이러한 보고서의 구조를 보여줍니다.

표 19. 활동 보고서 형식		
MQMD 구조	임베드된 PCF 헤더 MQEPH 구조	활동 보고서 메시지 데이터
구조 ID 구조 버전 보고서 옵션 메시지 유형 만기 시간 Feedback Encoding 코드화 문자 세트 ID 메시지 형식 Priority 지속 메시지 ID 상관 ID 백아웃 수 응답 대상 큐 응답 대상 큐 관리자 사용자 ID 계정 토큰 애플리케이션 ID 데이터 애플리케이션 유형 애플리케이션 이름 넣은 날짜 넣은 시간 애플리케이션 원본 데이터 그룹 ID 메시지 순서 번호 오프셋 메시지 플래그 원래 길이	구조 ID 구조 버전 구조 길이 Encoding 코드화 문자 세트 ID 메시지 형식 플래그 PCF 헤더(MQCFH) 구조 유형 구조 길이 구조 버전 명령 ID 메시지 순서 번호 제어 옵션 완료 코드 이유 코드 매개변수 수	활동 활동 애플리케이션 이름 활동 애플리케이션 유형 활동 설명 Operation 조작 유형 조작 날짜 조작 시간 메시지 메시지 길이 MQMD ⁸ EmbeddedMQMD 큐 관리자 이름 큐 공유 그룹 이름 큐 이름 ¹ ² ³ ⁷ 해석된 큐 이름 ¹ ³ ⁷ 리모트 큐 이름 ³ ⁷ 리모크 큐 관리자 이름 ² ³ ⁴ ⁵ ⁷ 구독 레벨 ⁹ Subscription ID ⁹ 피드백 ² ¹⁰ 채널 이름 ⁴ ⁵ 채널 유형 ⁴ ⁵ 전송 큐 이름 ⁵ TraceRoute ⁶ Detail 기록된 활동 기록되지 않은 활동 중단 수 최대 활동 누적 전달

참고사항:

1. 가져오기 및 찾아보기 조작에 대해 리턴됩니다.
2. 제거 조작에 대해 리턴됩니다.
3. 넣기, 응답 넣기, 보고서 넣기 조작에 대해 리턴됩니다.
4. 수신 조작에 대해 리턴됩니다.

5. 송신 조작에 대해 리턴됩니다.
6. 라우트 추적 메시지에 대해 리턴됩니다.
7. 발행 활동 내에 포함된 토픽에 넣기 조작에 대해 리턴되지 않습니다.
8. 제외된 발행 조작에 대해 리턴되지 않습니다. 발행 및 제거된 발행 조작의 경우 매개변수의 서브세트를 포함하여 리턴됩니다.
9. 발행, 제거된 발행, 제외된 발행 조작에 대해 리턴됩니다.
10. 제거된 발행 및 제외된 발행 조작에 대해 리턴됩니다.

활동 보고서 MQMD(메시지 디스크립터)

이 페이지를 사용하여 활동 보고서의 MQMD 구조에 따라 포함된 값을 봅니다.

StrucId

구조 ID:

데이터 유형

MQCHAR4

가치

MQMD_STRUC_ID.

Version

구조 버전 번호

데이터 유형

MQLONG

값

원래 메시지 디스크립터에서 복사됩니다. 가능한 값은 다음과 같습니다.

MQMD_VERSION_1

모든 환경에서 지원되는 버전 1 메시지 디스크립터 구조

MQMD_VERSION_2

AIX®, HP-UX, z/OS, IBM i, Solaris, Linux, Windows, 이 시스템에 연결된 모든 IBM MQ MQI clients 에서 지원되는 버전-2 메시지 디스크립터 구조.

Report

추가 보고 메시지에 대한 옵션

데이터 유형

MQLONG

가치

MQRO_PASS_DISCARD_AND_EXPIRY 또는 MQRO_DISCARD_MSG가 원래 메시지 디스크립터의 Report 필드에 지정된 경우:

MQRO_DISCARD

보고서를 목적지 큐에 전달할 수 없는 경우 보고서가 제거됩니다.

그렇지 않으면 다음을 수행하십시오.

MQRO_NONE

보고서가 필요하지 않습니다.

MsgType

메시지의 유형을 표시함

데이터 유형

MQLONG

가치

MQMT_REPORT

Expiry

보고 메시지 수명

데이터 유형
MQLONG

가치

원래 메시지 디스크립터의 *Report* 필드가 MQRO_PASS_DISCARD_AND_EXPIRY로 지정된 경우 원래 메시지의 남은 만기 시간이 사용됩니다.

그렇지 않으면 다음을 수행하십시오.

MQEI_UNLIMITED

보고서의 만기 시간이 없습니다.

Feedback

설명: 피드백 또는 이유 코드.

데이터 유형: MQLONG.

가치: **MQFB_ACTIVITY**
활동 보고서.

Encoding

설명: 보고 메시지 데이터의 숫자 인코딩.

데이터 유형: MQLONG.

가치: MQENC_NATIVE.

CodedCharSetId

설명: 보고 메시지 데이터의 문자 세트 ID.

데이터 유형: MQLONG.

가치: 해당하는 값으로 설정됩니다.

Format

설명: 보고 메시지 데이터의 형식 이름.

데이터 유형: MQCHAR8.

가치: **MQFMT_EMBEDDED_PCF**
임베드된 PCF 메시지.

Priority

설명: 보고 메시지 우선순위.

데이터 유형: MQLONG.

가치: 원래 메시지 디스크립터에서 복사됩니다.

Persistence

설명: 보고 메시지 지속.

데이터 유형: MQLONG.

가치: 원래 메시지 디스크립터에서 복사됩니다.

MsgId

설명: 메시지 ID.

데이터 유형: MQBYTE24.

값: 원래 메시지 디스크립터의 *Report* 필드가 MQRO_PASS_MSG_ID로 지정된 경우 원래 메시지의 메시지 ID가 사용됩니다.
그렇지 않은 경우에는 큐 관리자가 고유 값을 생성합니다.

CorrelId

설명: 상관 ID.
데이터 유형: MQBYTE24.
가치: 원래 메시지 디스크립터의 *Report* 필드가 MQRO_PASS_CORREL_ID로 지정된 경우 원래 메시지의 상관 ID가 사용됩니다.
그렇지 않은 경우에는 원래 메시지에서 메시지 ID가 복사됩니다.

BackoutCount

설명: 백아웃 카운터입니다.
데이터 유형: MQLONG.
가치: 0.

ReplyToQ

설명: 응답 큐의 이름입니다.
데이터 유형: MQCHAR48.
값: 공백입니다.

ReplyToQMgr

설명: 응답 큐 관리자의 이름입니다.
데이터 유형: MQCHAR48.
가치: 보고 메시지를 생성한 큐 관리자 이름.

UserIdentifier

설명: 보고 메시지를 생성한 애플리케이션의 사용자 ID.
데이터 유형: MQCHAR12.
가치: 원래 메시지 디스크립터에서 복사됩니다.

AccountingToken

설명: 애플리케이션이 메시지의 결과로 완료된 작업에 청구할 수 있는 계정 토큰.
데이터 유형: MQBYTE32.
가치: 원래 메시지 디스크립터에서 복사됩니다.

ApplIdentityData

설명: ID와 관련된 애플리케이션 데이터.
데이터 유형: MQCHAR32.
값: 원래 메시지 디스크립터에서 복사됩니다.

PutApplType

설명: 보고 메시지를 넣은 애플리케이션의 유형.

데이터 유형: MQLONG.
가치: **MQAT_QMGR**
메시지를 생성한 큐 관리자.

PutApplName

설명: 보고 메시지를 넣은 애플리케이션의 이름.
데이터 유형: MQCHAR28.
가치: 큐 관리자 이름 또는 보고 메시지를 생성한 MCA 이름의 처음 28바이트.

PutDate

설명: 메시지를 넣은 날짜입니다.
데이터 유형: MQCHAR8.
가치: 큐 관리자가 생성한 그대로의 값입니다.

PutTime

설명: 메시지를 넣은 시간입니다.
데이터 유형: MQCHAR8.
가치: 큐 관리자가 생성한 그대로의 값입니다.

ApplOriginData

설명: 원본과 관련된 애플리케이션 데이터입니다.
데이터 유형: MQCHAR4.
가치: 공백입니다.

버전이 MQMD_VERSION_2이면 다음과 같은 추가 필드가 있습니다.

GroupId

설명: 실제 메시지가 속한 메시지 그룹 또는 논리 메시지를 식별합니다.
데이터 유형: MQBYTE24.
가치: 원래 메시지 디스크립터에서 복사됩니다.

MsgSeqNumber

설명: 그룹 내의 논리 메시지의 순서 번호.
데이터 유형: MQLONG.
가치: 원래 메시지 디스크립터에서 복사됩니다.

Offset

설명: 논리 메시지의 시작으로부터 실제 메시지의 데이터 오프셋입니다.
데이터 유형: MQLONG.
가치: 원래 메시지 디스크립터에서 복사됩니다.

MsgFlags

설명: 메시지의 속성을 지정하거나 처리를 제어하는 메시지 플래그입니다.

데이터 유형: MQLONG.
가치: 원래 메시지 디스크립터에서 복사됩니다.

OriginalLength

설명: 원래 메시지의 길이.
데이터 유형: MQLONG.
가치: 원래 메시지 디스크립터에서 복사됩니다.

활동 보고서 MQEPH(임베드된 PCF 헤더)

이 페이지를 사용하여 활동 보고서의 MQEPH 구조에 따라 포함된 값을 봅니다.

MQEPH 구조는 활동 보고서의 메시지 데이터를 수반한 PCF 정보와 이를 따르는 애플리케이션 메시지 데이터 모두에 대한 설명을 포함합니다.

활동 보고서의 경우 MQEPH 구조가 다음 값을 포함합니다.

StrucId

설명: 구조 ID.
데이터 유형: MQCHAR4.
가치: MQEPH_STRUC_ID.

Version

설명: 구조 버전 번호입니다.
데이터 유형: MQLONG.
값: MQEPH_VERSION_1.

StrucLength

설명: 구조 길이.
데이터 유형: MQLONG.
가치: 뒤따르는 PCF 매개변수 구조를 포함한 구조의 총 길이.

Encoding

설명: 마지막 PCF 매개변수 구조 다음에 오는 메시지 데이터의 숫자 인코딩.
데이터 유형: MQLONG.
가치: 원래 애플리케이션 메시지 데이터의 데이터가 보고 메시지에 포함된 경우 원래 메시지 디스크립터의 *Encoding* 필드에서 값이 복사됩니다.
그렇지 않은 경우에는 0입니다.

CodedCharSetId

설명: 마지막 PCF 매개변수 구조 다음에 오는 메시지 데이터의 문자 세트 ID.
데이터 유형: MQLONG.
가치: 원래 애플리케이션 메시지 데이터의 데이터가 보고 메시지에 포함된 경우 원래 메시지 디스크립터의 *CodedCharSetId* 필드에서 값이 복사됩니다.
그렇지 않은 경우에는 MQCCSI_UNDEFINED입니다.

Format

설명:	마지막 PCF 매개변수 구조 다음에 오는 메시지 데이터의 형식 이름.
데이터 유형:	MQCHAR8.
가치:	원래 애플리케이션 메시지 데이터의 데이터가 보고 메시지에 포함된 경우 원래 메시지 디스크립터의 <i>Format</i> 필드에서 값이 복사됩니다. 그렇지 않은 경우에는 MQFMT_NONE입니다.

Flags

설명:	구조의 속성을 지정하거나 처리를 제어하는 플래그.
데이터 유형:	MQLONG.
가치:	MQEPH_CCSID_EMBEDDED 문자 데이터를 포함한 매개변수의 문자 세트가 각 구조의 <i>CodedCharSetId</i> 필드 내에 개별적으로 지정됨을 지정합니다.

PCFHeader

설명:	프로그래밍 가능 명령 형식(PCF) 헤더
데이터 유형:	MQCFH.
가치:	94 페이지의 『 활동 보고서 MQCFH(PCF 헤더) 』의 내용을 참조하십시오.

활동 보고서 MQCFH(PCF 헤더)

이 페이지를 사용하여 활동 보고서의 MQCFH 구조에 따라 포함된 PCF 값을 봅니다.

활동 보고서의 경우 MQCFH 구조가 다음 값을 포함합니다.

Type

설명:	보고서 메시지의 콘텐츠를 식별하는 구조 유형.
데이터 유형:	MQLONG.
가치:	MQCFT_REPORT 메시지가 보고서입니다.

StrucLength

설명:	구조 길이.
데이터 유형:	MQLONG.
가치:	MQCFH_STRUC_LENGTH MQCFH 구조의 길이(바이트 단위).

Version

설명:	구조 버전 번호입니다.
데이터 유형:	MQLONG.
값:	MQCFH_VERSION_3

Command

설명:	명령 ID입니다. 메시지의 범주를 식별합니다.
데이터 유형:	MQLONG.

값: **MQCMD_ACTIVITY_MSG**
메시지 활동.

MsgSeqNumber

설명: 메시지 순서 번호입니다. 관련 메시지 그룹 내의 메시지의 순서 번호입니다.
데이터 유형: MQLONG.
값: 1.

Control

설명: 제어 옵션입니다.
데이터 유형: MQLONG.
값: MQCFC_LAST.

CompCode

설명: 완료 코드.
데이터 유형: MQLONG.
값: MQCC_OK.

Reason

설명: 완료 코드를 규정하는 이유 코드입니다.
데이터 유형: MQLONG.
값: MQRC_NONE.

ParameterCount

설명: 매개변수 구조 수입니다. MQCFH 구조 뒤에 나오는 매개변수 구조의 수입니다. 그룹 구조(MQCFGR) 및 포함된 해당 매개변수 구조는 하나의 구조로만 계산됩니다.
데이터 유형: MQLONG.
값: 1 이상.

활동 보고서 메시지 데이터

이 페이지를 사용하여 활동 보고서 메시지의 *Activity* PCF 그룹에 포함된 매개변수를 봅니다. 일부 매개변수는 특정 조작이 수행되었을 때에만 리턴됩니다.

활동 보고서 메시지 데이터는 *Activity* PCF 그룹 및 라우트 추적 메시지에 대해 생성된 경우 *TraceRoute* PCF 그룹으로 이루어집니다. *Activity* PCF 그룹을 이 주제에서 자세히 설명합니다.

조작별 활동 보고서 메시지 데이터로 설명되는 일부 매개변수는 특정 조작이 수행되었을 때에만 리턴됩니다.

활동 보고서의 경우 활동 보고서 메시지 데이터에 다음 매개변수가 포함됩니다.

Activity

Description: 활동을 설명하는 그룹화된 매개변수.
ID: MQGACF_ACTIVITY.
데이터 유형: MQCFGR.
PCF 그룹에 포함: 없음

PCF 그룹의 매개변수: *ActivityApplName*
ActivityApplType
ActivityDescription
조작
TraceRoute

리턴됨: 항상.

ActivityApplName

Description: 활동을 수행한 애플리케이션의 이름.
ID: MQCACF_APPL_NAME.
데이터 유형: MQCFST.
PCF 그룹에 포함: *Activity*.
최대 길이: MQ_APPL_NAME_LENGTH.
리턴됨: 항상.

ActivityApplType

Description: 활동을 수행한 애플리케이션의 유형.
ID: MQIA_APPL_TYPE.
데이터 유형: MQCFIN.
PCF 그룹에 포함: *Activity*.
리턴됨: 항상.

ActivityDescription

Description: 애플리케이션이 수행한 활동에 대한 설명.
ID: MQCACF_ACTIVITY_DESCRIPTION.
데이터 유형: MQCFST.
PCF 그룹에 포함: *Activity*.
최대 길이: 64
리턴됨: 항상.

조작

Description: 활동의 조작을 설명하는 그룹화된 매개변수.
ID: MQGACF_OPERATION.
데이터 유형: MQCFGR.
PCF 그룹에 포함: *Activity*.

PCF 그룹의 매개변수:

- OperationType*
- OperationDate*
- OperationTime*
- 메시지
- QMgrName*
- QSGName*

참고: 조작 유형에 따라 이 그룹의 추가 매개변수가 리턴됩니다. 이 추가 매개변수는 [조작별 활동 보고서 메시지 데이터](#)로 설명됩니다.

리턴됨: 활동의 조작별로 하나의 *Operation* PCF 그룹.

OperationType

Description: 수행한 조작의 유형.
 ID: MQIACF_OPERATION_TYPE.
 데이터 유형: MQCFIN.
 PCF 그룹에 포함: *Operation*.
 값: MQOPER_*.
 리턴됨: 항상.

OperationDate

Description: 조작이 수행된 날짜.
 ID: MQCACF_OPERATION_DATE.
 데이터 유형: MQCFST.
 PCF 그룹에 포함: *Operation*.
 최대 길이: MQ_DATE_LENGTH.
 리턴됨: 항상.

OperationTime

Description: 조작이 수행된 시간.
 ID: MQCACF_OPERATION_TIME.
 데이터 유형: MQCFST.
 PCF 그룹에 포함: *Operation*.
 최대 길이: MQ_TIME_LENGTH.
 리턴됨: 항상.

메시지

Description: 활동을 유발한 메시지를 설명하는 그룹화된 매개변수.
 ID: MQGACF_MESSAGE.
 데이터 유형: MQCFGR.
 PCF 그룹에 포함: *Operation*.
 그룹의 매개변수: *MsgLength*
MQMD
EmbeddedMQMD

리턴됨: 항상, 제외된 발행 조작은 예외입니다.

MsgLength

Description: 활동이 발생하기 전, 활동을 유발한 메시지의 길이.
ID: MQIACF_MSG_LENGTH.
데이터 유형: MQCFIN.
PCF 그룹에 포함: Message.
리턴됨: 항상.

MQMD

Description: 활동을 유발한 메시지의 메시지 디스크립터에 관련된 그룹화된 매개변수.
ID: MQGACF_MQMD.
데이터 유형: MQCFGR.
PCF 그룹에 포함: Message.

그룹의 매개변수:

- StrucId*
- Version*
- 보고서*
- MsgType*
- Expiry*
- Feedback*
- Encoding*
- CodedCharSetId*
- Format*
- Priority*
- Persistence*
- MsgId*
- CorrelId*
- BackoutCount*
- ReplyToQ*
- ReplyToQMgr*
- UserIdentifier*
- AccountingToken*
- ApplIdentityData*
- PutApplType*
- PutApplName*
- PutDate*
- PutTime*
- ApplOriginData*
- GroupId*
- MsgSeqNumber*
- Offset*
- MsgFlags*
- OriginalLength*

리턴됨: 항상, 제외된 발행 조작은 예외입니다.

EmbeddedMQMD

Description: 전송 큐의 메시지 내에 임베드된 메시지 디스크립터를 설명하는 그룹화된 매개변수.

ID: MQGACF_EMBEDDED_MQMD.

데이터 유형: MQCFGR.

PCF 그룹에 포함: *Message*.

그룹의 매개변수:

- StrucId*
- Version*
- 보고서
- MsgType*
- Expiry*
- Feedback*
- Encoding*
- CodedCharSetId*
- Format*
- Priority*
- Persistence*
- MsgId*
- CorrelId*
- BackoutCount*
- ReplyToQ*
- ReplyToQMgr*
- UserIdentifier*
- AccountingToken*
- ApplIdentityData*
- PutApplType*
- PutApplName*
- PutDate*
- PutTime*
- ApplOriginData*
- GroupId*
- MsgSeqNumber*
- Offset*
- MsgFlags*
- OriginalLength*

리턴됨: 큐가 전송 큐로 분석되는 가져오기 조작의 경우.

StrucId

Description: 구조 ID

ID: MQCACF_STRUC_ID.

데이터 유형: MQCFST.

PCF 그룹에 포함: *MQMD* 또는 *EmbeddedMQMD*.

최대 길이: 4.

리턴됨: 항상, 제외된 발행 조작과 MQMD에서 발행 및 제거된 발행 조작은 예외입니다.

Version

Description: 구조 버전 번호입니다.

ID: MQIACF_VERSION.
데이터 유형: MQCFIN.
PCF 그룹에 포함: MQMD 또는 *EmbeddedMQMD*.
리턴됨: 항상, 제외된 발행 조작과 MQMD에서 발행 및 제거된 발행 조작은 예외입니다.

보고서

Description: 보고 메시지의 옵션입니다.
ID: MQIACF_REPORT.
데이터 유형: MQCFIN.
PCF 그룹에 포함: MQMD 또는 *EmbeddedMQMD*.
리턴됨: 항상, 제외된 발행 조작과 MQMD에서 발행 및 제거된 발행 조작은 예외입니다.

MsgType

Description: 메시지 유형을 표시합니다.
ID: MQIACF_MSG_TYPE.
데이터 유형: MQCFIN.
PCF 그룹에 포함: MQMD 또는 *EmbeddedMQMD*.
리턴됨: 항상, 제외된 발행 조작과 MQMD에서 발행 및 제거된 발행 조작은 예외입니다.

Expiry

Description: 메시지 수명입니다.
ID: MQIACF_EXPIRY.
데이터 유형: MQCFIN.
PCF 그룹에 포함: MQMD 또는 *EmbeddedMQMD*.
리턴됨: 항상, 제외된 발행 조작과 MQMD에서 발행 및 제거된 발행 조작은 예외입니다.

Feedback

Description: 피드백 또는 이유 코드.
ID: MQIACF_FEEDBACK.
데이터 유형: MQCFIN.
PCF 그룹에 포함: MQMD 또는 *EmbeddedMQMD*.
리턴됨: 항상, 제외된 발행 조작과 MQMD에서 발행 및 제거된 발행 조작은 예외입니다.

Encoding

Description: 메시지 데이터의 숫자 인코딩입니다.
ID: MQIACF_ENCODING.
데이터 유형: MQCFIN.
PCF 그룹에 포함: MQMD 또는 *EmbeddedMQMD*.
리턴됨: 항상, 제외된 발행 조작과 MQMD에서 발행 및 제거된 발행 조작은 예외입니다.

CodedCharSetId

Description:	메시지 데이터의 문자 세트 ID.
ID:	MQIA_CODED_CHAR_SET_ID.
데이터 유형:	MQCFIN.
PCF 그룹에 포함:	<i>MQMD</i> 또는 <i>EmbeddedMQMD</i> .
리턴됨:	항상, 제외된 발행 조작과 MQMD에서 발행 및 제거된 발행 조작은 예외입니다.

Format

Description:	메시지 데이터의 형식 이름
ID:	MQCACH_FORMAT_NAME.
데이터 유형:	MQCFST.
PCF 그룹에 포함:	<i>MQMD</i> 또는 <i>EmbeddedMQMD</i> .
최대 길이:	MQ_FORMAT_LENGTH.
리턴됨:	항상, 제외된 발행 조작은 예외입니다.

Priority

Description:	메시지 우선순위입니다.
ID:	MQIACF_PRIORITY.
데이터 유형:	MQCFIN.
PCF 그룹에 포함:	<i>MQMD</i> 또는 <i>EmbeddedMQMD</i> .
리턴됨:	항상, 제외된 발행 조작은 예외입니다.

Persistence

Description:	메시지 지속성.
ID:	MQIACF_PERSISTENCE.
데이터 유형:	MQCFIN.
PCF 그룹에 포함:	<i>MQMD</i> 또는 <i>EmbeddedMQMD</i> .
리턴됨:	항상, 제외된 발행 조작은 예외입니다.

MsgId

Description:	메시지 ID.
ID:	MQBACF_MSG_ID.
데이터 유형:	MQCFBS.
PCF 그룹에 포함:	<i>MQMD</i> 또는 <i>EmbeddedMQMD</i> .
최대 길이:	MQ_MSG_ID_LENGTH.
리턴됨:	항상, 제외된 발행 조작은 예외입니다.

CorrelId

Description:	상관 ID.
ID:	MQBACF_CORREL_ID.
데이터 유형:	MQCFBS.

PCF 그룹에 포함: MQMD 또는 *EmbeddedMQMD*.
최대 길이: MQ_CORREL_ID_LENGTH.
리턴됨: 항상, 제외된 발행 조작은 예외입니다.

BackoutCount

Description: 백아웃 카운터입니다.
ID: MQIACF_BACKOUT_COUNT.
데이터 유형: MQCFIN.
PCF 그룹에 포함: MQMD 또는 *EmbeddedMQMD*.
리턴됨: 항상, 제외된 발행 조작과 MQMD에서 발행 및 제거된 발행 조작은 예외입니다.

ReplyToQ

Description: 응답 큐의 이름입니다.
ID: MQCACF_REPLY_TO_Q.
데이터 유형: MQCFST.
PCF 그룹에 포함: MQMD 또는 *EmbeddedMQMD*.
최대 길이: MQ_Q_NAME_LENGTH.
리턴됨: 항상, 제외된 발행 조작과 MQMD에서 발행 및 제거된 발행 조작은 예외입니다.

ReplyToQMgr

Description: 응답 큐 관리자의 이름입니다.
ID: MQCACF_REPLY_TO_Q_MGR.
데이터 유형: MQCFST.
PCF 그룹에 포함: MQMD 또는 *EmbeddedMQMD*.
최대 길이: MQ_Q_MGR_NAME_LENGTH.
리턴됨: 항상, 제외된 발행 조작과 MQMD에서 발행 및 제거된 발행 조작은 예외입니다.

UserIdentifier

Description: 메시지를 생성한 애플리케이션의 사용자 ID.
ID: MQCACF_USER_IDENTIFIER.
데이터 유형: MQCFST.
PCF 그룹에 포함: MQMD 또는 *EmbeddedMQMD*.
최대 길이: MQ_USER_ID_LENGTH.
리턴됨: 항상, 제외된 발행 조작은 예외입니다.

AccountingToken

Description: 애플리케이션이 메시지의 결과로 완료된 작업에 청구할 수 있는 계정 토큰.
ID: MQBACF_ACCOUNTING_TOKEN.
데이터 유형: MQCFBS.
PCF 그룹에 포함: MQMD 또는 *EmbeddedMQMD*.
최대 길이: MQ_ACCOUNTING_TOKEN_LENGTH.

리턴됨: 항상, 제외된 발행 조작은 예외입니다.

ApplIdentityData

Description: ID와 관련된 애플리케이션 데이터.
ID: MQCACF_APPL_IDENTITY_DATA.
데이터 유형: MQCFST.
PCF 그룹에 포함: MQMD 또는 *EmbeddedMQMD*.
최대 길이: MQ_APPL_IDENTITY_DATA_LENGTH.
리턴됨: 항상, 제외된 발행 조작은 예외입니다.

PutApplType

Description: 메시지를 넣는 애플리케이션의 유형입니다.
ID: MQIA_APPL_TYPE.
데이터 유형: MQCFIN.
PCF 그룹에 포함: MQMD 또는 *EmbeddedMQMD*.
리턴됨: 항상, 제외된 발행 조작과 MQMD에서 발행 및 제거된 발행 조작은 예외입니다.

PutApplName

Description: 메시지를 넣는 애플리케이션의 이름입니다.
ID: MQCACF_APPL_NAME.
데이터 유형: MQCFST.
PCF 그룹에 포함: MQMD 또는 *EmbeddedMQMD*.
최대 길이: MQ_APPL_NAME_LENGTH.
리턴됨: 항상, 제외된 발행 조작과 MQMD에서 발행 및 제거된 발행 조작은 예외입니다.

PutDate

Description: 메시지를 넣은 날짜입니다.
ID: MQCACF_PUT_DATE.
데이터 유형: MQCFST.
PCF 그룹에 포함: MQMD 또는 *EmbeddedMQMD*.
최대 길이: MQ_PUT_DATE_LENGTH.
리턴됨: 항상, 제외된 발행 조작과 MQMD에서 발행 및 제거된 발행 조작은 예외입니다.

PutTime

Description: 메시지를 넣은 시간입니다.
ID: MQCACF_PUT_TIME.
데이터 유형: MQCFST.
PCF 그룹에 포함: MQMD 또는 *EmbeddedMQMD*.
최대 길이: MQ_PUT_TIME_LENGTH.
리턴됨: 항상, 제외된 발행 조작과 MQMD에서 발행 및 제거된 발행 조작은 예외입니다.

ApplOriginData

Description: 원본에 관련된 애플리케이션 데이터.
ID: MQCACF_APPL_ORIGIN_DATA.
데이터 유형: MQCFST.
PCF 그룹에 포함: MQMD 또는 *EmbeddedMQMD*.
최대 길이: MQ_APPL_ORIGIN_DATA_LENGTH.
리턴됨: 항상, 제외된 발행 조작과 MQMD에서 발행 및 제거된 발행 조작은 예외입니다.

GroupId

Description: 실제 메시지가 속한 메시지 그룹 또는 논리 메시지를 식별합니다.
ID: MQBACF_GROUP_ID.
데이터 유형: MQCFBS.
PCF 그룹에 포함: MQMD 또는 *EmbeddedMQMD*.
최대 길이: MQ_GROUP_ID_LENGTH.
리턴됨: *Version*이 MQMD_VERSION_2로 지정된 경우, 제외된 발행 조작과 MQMD에서 발행 및 제거된 발행 조작의 경우 리턴되지 않습니다.

MsgSeqNumber

Description: 그룹 내의 논리 메시지의 순서 번호.
ID: MQIACH_MSG_SEQUENCE_NUMBER.
데이터 유형: MQCFIN.
PCF 그룹에 포함: MQMD 또는 *EmbeddedMQMD*.
리턴됨: *Version*이 MQMD_VERSION_2로 지정된 경우, 제외된 발행 조작과 MQMD에서 발행 및 제거된 발행 조작의 경우 리턴되지 않습니다.

Offset

Description: 논리 메시지의 시작으로부터 실제 메시지의 데이터 오프셋입니다.
ID: MQIACF_OFFSET.
데이터 유형: MQCFIN.
PCF 그룹에 포함: MQMD 또는 *EmbeddedMQMD*.
리턴됨: *Version*이 MQMD_VERSION_2로 지정된 경우, 제외된 발행 조작과 MQMD에서 발행 및 제거된 발행 조작의 경우 리턴되지 않습니다.

MsgFlags

Description: 메시지의 속성을 지정하거나 처리를 제어하는 메시지 플래그입니다.
ID: MQIACF_MSG_FLAGS.
데이터 유형: MQCFIN.
PCF 그룹에 포함: MQMD 또는 *EmbeddedMQMD*.
리턴됨: *Version*이 MQMD_VERSION_2로 지정된 경우, 제외된 발행 조작과 MQMD에서 발행 및 제거된 발행 조작의 경우 리턴되지 않습니다.

OriginalLength

Description:	원래 메시지의 길이.
ID:	MQIACF_ORIGINAL_LENGTH.
데이터 유형:	MQCFIN.
PCF 그룹에 포함:	<i>MQMD</i> 또는 <i>EmbeddedMQMD</i> .
리턴됨:	<i>Version</i> 이 <i>MQMD_VERSION_2</i> 로 지정된 경우. 제외된 발행 조작과 <i>MQMD</i> 에서 발행 및 제거된 발행 조작의 경우 리턴되지 않습니다.

QMgrName

Description:	활동이 수행된 큐 관리자의 이름.
ID:	MQCA_Q_MGR_NAME.
데이터 유형:	MQCFST.
PCF 그룹에 포함:	<i>Operation</i> .
최대 길이:	MQ_Q_MGR_NAME_LENGTH
리턴됨:	항상.

QSGName

Description:	활동이 수행된 큐 관리자가 속한 큐 공유 그룹의 이름.
ID:	MQCA_QSG_NAME.
데이터 유형:	MQCFST.
PCF 그룹에 포함:	<i>Operation</i> .
최대 길이:	MQ_QSG_NAME_LENGTH
리턴됨:	IBM MQ for z/OS 큐 관리자에서 활동이 수행된 경우.

TraceRoute

Description:	라우트 추적 메시지의 속성을 지정하는 그룹화된 매개변수.
ID:	MQGACF_TRACE_ROUTE.
데이터 유형:	MQCFGR.
PCF 그룹에 포함:	<i>Activity</i> .
그룹의 매개변수:	<i>Detail</i> <i>RecordedActivities</i> <i>UnrecordedActivities</i> <i>DiscontinuityCount</i> <i>MaxActivities</i> <i>Accumulate</i> <i>Forward</i> <i>Deliver</i>
리턴됨:	라우트 추적 메시지에 관하여 활동이 수행된 경우.

TraceRoute PCF 그룹의 매개변수 값은 활동 보고서가 생성되었을 때 라우트 추적 메시지의 값입니다.

조작별 활동 보고서 메시지 데이터

이 페이지를 사용하여 *OperationType* 매개변수의 값에 따라 활동 보고서의 PCF 그룹 *Operation*에 리턴될 수 있는 추가 PCF 매개변수를 봅니다.

추가 매개변수는 다음 조작 유형에 따라 다릅니다.

가져오기/찾아보기(MQOPER_GET/MQOPER_BROWSE)

가져오기/찾아보기(MQOPER_GET/MQOPER_BROWSE) 조작 유형(큐의 메시지를 가져오거나 찾아봄)에 대해 PCF 그룹 *Operation*에 리턴되는 추가 활동 보고서 메시지 데이터 매개변수.

QName

설명: 열린 큐의 이름.
ID: MQCA_Q_NAME.
데이터 유형: MQCFST.
PCF 그룹에 포함: *Operation*.
최대 길이: MQ_Q_NAME_LENGTH
리턴됨: 항상.

ResolvedQName

설명: 열린 큐를 분석한 이름.
ID: MQCACF_RESOLVED_Q_NAME.
데이터 유형: MQCFST.
PCF 그룹에 포함: *Operation*.
최대 길이: MQ_Q_NAME_LENGTH
리턴됨: 항상.

제거(MQOPER_DISCARD)

제거(MQOPER_DISCARD) 조작 유형(메시지가 제거됨)에 대해 PCF 그룹 *Operation*에 리턴되는 추가 활동 보고서 메시지 데이터 매개변수.

Feedback

설명: 메시지를 제거하는 이유.
ID: MQIACF_FEEDBACK.
데이터 유형: MQCFIN.
PCF 그룹에 포함: *Operation*.
리턴됨: 항상.

QName

설명: 열린 큐의 이름.
ID: MQCA_Q_NAME.
데이터 유형: MQCFST.
최대 길이: MQ_Q_NAME_LENGTH
PCF 그룹에 포함: *Operation*.
리턴됨: 큐에 넣는 데 실패해서 메시지가 제거된 경우.

RemoteQMgrName

설명: 메시지가 예정된 큐 관리자의 이름.
ID: MQCA_REMOTE_Q_MGR_NAME.

데이터 유형: MQCFST.
 최대 길이: MQ_Q_MGR_NAME_LENGTH
 PCF 그룹에 포함: Operation.
 리턴됨: Feedback의 값이 MQFB_NOT_FORWARDED인 경우.

발행/제거된 발행/제외된 발행(MQOPER_PUBLISH/MQOPER_DISCARDED_PUBLISH/
 MQOPER_EXCLUDED_PUBLISH)
 발행/제거된 발행/제외된 발행(MQOPER_PUBLISH/MQOPER_DISCARDED_PUBLISH/
 MQOPER_EXCLUDED_PUBLISH) 조작 유형(발행/구독 메시지가 전달, 제거 또는 제외됨)에 대해 PCF 그룹
 Operation에 리턴되는 추가 활동 보고서 메시지 데이터 매개변수.

SubId

설명: 구독 ID.
 ID: MQBACF_SUB_ID.
 데이터 유형: MQCFBS.
 PCF 그룹에 포함: Operation.
 리턴됨: 항상.

SubLevel

설명: 구독 레벨.
 ID: MQIACF_SUB_LEVEL.
 데이터 유형: MQCFIN.
 PCF 그룹에 포함: Operation.
 리턴됨: 항상.

Feedback

설명: 메시지를 제거하는 이유.
 ID: MQIACF_FEEDBACK.
 데이터 유형: MQCFIN.
 PCF 그룹에 포함: Operation.
 리턴됨: 메시지가 구독자에게 전달되지 않았거나 구독자가 제외되었기 때문에 메시지가 전달
 되지 않아서 메시지가 제거된 경우.

발행 조작 MQOPER_PUBLISH는 특정 구독자에게 전달된 메시지에 대한 정보를 제공합니다. 이 조작은 연관된
 넣기 조작에 설명된 메시지에서 변경되었을 수 있는 향후 메시지의 요소를 설명합니다. 넣기 조작과 마찬가지로,
 메시지 그룹 MQGACF_MESSAGE 및 그룹 내 MQMD 그룹 MQGACF_MQMD를 포함합니다. 그러나 이 MQMD 그
 룹에는 구독자가 대체할 수 있는 *Format, Priority, Persistence, MsgId, CorrelId, UserIdentifier,*
AccountingToken, ApplIdentityData 필드만 포함됩니다.

구독자의 *SubId* 및 *SubLevel*은 조작 정보에 포함됩니다. *SubID*를 MQCMD_INQUIRE_SUBSCRIBER PCF 명령
 과 함께 사용하여 구독자에 대한 다른 모든 속성을 검색할 수 있습니다.

제거된 발행 조작 MQOPER_DISCARDED_PUBLISH는 메시지가 포인트-투-포인트 메시징으로 전달되지 않을
 때 사용되는 제거 조작과 유사합니다. 로컬 목적지에 메시지를 전달하지 않도록 명시적으로 요청되었고 이 구독
 자가 로컬 목적지를 지정하는 경우 구독자에게 메시지가 전달되지 않습니다. 큐가 가득 찼을 때처럼 목적지 큐에
 메시지가 도달하는 데 문제점이 있는 경우에도 메시지가 전달되지 않는 것으로 고려합니다.

제거된 발행 조작의 정보는 발행 조작에 대해 동일하며 메시지가 전달되지 않은 이유를 제공하는 *Feedback* 필드가 추가됩니다. 이 피드백 필드는 MQOPER_DISCARD 조작에 공통된 MQFB_* 또는 MQRC_* 값을 포함합니다. 발행 제외와 대조적으로, 발행을 제거하는 이유는 넣기를 제거하는 이유와 동일합니다.

구독자가 구독 중인 토픽이 연관된 넣기 조작의 토픽과 일치하지만 토픽에 넣고 있는 메시지와 다른 선택 기준이 일치하지 않아서 구독자에게 메시지가 전달되지 않았기 때문에, 제외된 발행 조작 MQOPER_EXCLUDED_PUBLISH는 메시지 전달을 고려한 구독자에 대한 정보를 제공합니다. 제거된 발행 조작에서처럼, *Feedback* 필드는 이 구독이 제외된 원인에 대한 정보를 제공합니다. 하지만 제거된 발행 조작과 달리, 이 구독자에 대한 메시지가 생성되지 않아서 메시지 관련 정보가 제공되지 않습니다.

넣기/응답 넣기/보고서 넣기(MQOPER_PUT/MQOPER_PUT_REPLY/MQOPER_PUT_REPORT)
 넣기/응답 넣기/보고서 넣기(MQOPER_PUT/MQOPER_PUT_REPLY/MQOPER_PUT_REPORT) 조작 유형(메시지, 응답 메시지 또는 보고서 메시지를 큐에 넣음)에 대해 PCF 그룹 *Operation*에 리턴되는 추가 활동 보고서 메시지 데이터 매개변수.

QName

설명: 열린 큐의 이름.
 ID: MQCA_Q_NAME.
 데이터 유형: MQCFST.
 PCF 그룹에 포함: *Operation*.
 최대 길이: MQ_Q_NAME_LENGTH
 리턴됨: 항상, 발행 활동 내에 포함된 토픽에 대한 넣기 조작인 경우에 리턴되지 않는 한 가지 예외가 있습니다.

ResolvedQName

설명: 열린 큐를 분석한 이름.
 ID: MQCACF_RESOLVED_Q_NAME.
 데이터 유형: MQCFST.
 PCF 그룹에 포함: *Operation*.
 최대 길이: MQ_Q_NAME_LENGTH
 리턴됨: 열린 큐를 분석할 수 있을 때, 발행 활동 내에 포함된 토픽에 대한 넣기 조작인 경우 리턴되지 않습니다.

RemoteQName

설명: 리모트 큐 관리자에 알려진 열린 큐의 이름.
 ID: MQCA_REMOTE_Q_NAME.
 데이터 유형: MQCFST.
 PCF 그룹에 포함: *Operation*.
 최대 길이: MQ_Q_NAME_LENGTH
 리턴됨: 열린 큐가 리모트 큐인 경우, 발행 활동 내에 포함된 토픽에 대한 넣기 조작인 경우 리턴되지 않습니다.

RemoteQMgrName

설명: 리모트 큐가 정의된 리모트 큐 관리자의 이름.
 ID: MQCA_REMOTE_Q_MGR_NAME.
 데이터 유형: MQCFST.

PCF 그룹에 포함: *Operation.*
최대 길이: MQ_Q_MGR_NAME_LENGTH
리턴됨: 열린 큐가 리모트 큐인 경우. 발행 활동 내에 포함된 토픽에 대한 넣기 조작인 경우 리턴되지 않습니다.

TopicString

설명: 메시지를 넣고 있는 전체 토픽 문자열.
ID: MQCA_TOPIC_STRING.
데이터 유형: MQCFST.
PCF 그룹에 포함: *Operation.*
리턴됨: 발행 활동 내에 포함된 토픽에 대한 넣기 조작인 경우.

Feedback

설명: 데드-레터 큐에 메시지를 넣는 이유.
ID: MQIACF_FEEDBACK.
데이터 유형: MQCFIN.
PCF 그룹에 포함: *Operation.*
리턴됨: 데드-레터 큐에 메시지를 넣은 경우.

수신(MQOPER_RECEIVE)

수신(MQOPER_RECEIVE) 조작 유형(채널에 메시지가 수신됨)에 대해 PCF 그룹 *Operation*에 리턴되는 추가 활동 보고서 메시지 데이터 매개변수.

ChannelName

설명: 메시지가 수신된 채널의 이름.
ID: MQCACH_CHANNEL_NAME.
데이터 유형: MQCFST.
PCF 그룹에 포함: *Operation.*
최대 길이: MQ_CHANNEL_NAME_LENGTH
리턴됨: 항상.

ChannelType

설명: 메시지가 수신된 채널의 유형.
ID: MQIACH_CHANNEL_TYPE.
데이터 유형: MQCFIN.
PCF 그룹에 포함: *Operation.*
리턴됨: 항상.

RemoteQMgrName

설명: 메시지가 수신된 큐 관리자의 이름.
ID: MQCA_REMOTE_Q_MGR_NAME.
데이터 유형: MQCFST.
PCF 그룹에 포함: *Operation.*

최대 길이: MQ_Q_MGR_NAME_LENGTH
리턴됨: 항상.

송신(MQOPER_SEND)

송신(MQOPER_SEND) 조작 유형(채널에서 메시지가 송신됨)에 대해 PCF 그룹 *Operation*에 리턴되는 추가 활동 보고서 메시지 데이터 매개변수.

ChannelName

설명: 메시지가 송신된 채널의 이름.
ID: MQCACH_CHANNEL_NAME.
데이터 유형: MQCFST.
PCF 그룹에 포함: *Operation*.
최대 길이: MQ_CHANNEL_NAME_LENGTH.
리턴됨: 항상.

ChannelType

설명: 메시지가 송신된 채널의 유형.
ID: MQIACH_CHANNEL_TYPE.
데이터 유형: MQCFIN.
PCF 그룹에 포함: *Operation*.
리턴됨: 항상.

XmitQName

설명: 메시지를 검색한 전송 큐.
ID: MQCACH_XMIT_Q_NAME.
데이터 유형: MQCFST.
PCF 그룹에 포함: *Operation*.
최대 길이: MQ_Q_NAME_LENGTH.
리턴됨: 항상.

RemoteQMgrName

설명: 메시지가 송신된 리모트 큐 관리자의 이름.
ID: MQCA_REMOTE_Q_MGR_NAME.
데이터 유형: MQCFST.
PCF 그룹에 포함: *Operation*.
최대 길이: MQ_Q_MGR_NAME_LENGTH
리턴됨: 항상.

라우트 추적 메시지 참조

이 페이지를 사용하여 라우트 추적 메시지 형식을 개괄합니다. 라우트 추적 메시지 데이터는 라우트 추적 메시지가 유발한 활동을 설명하는 매개변수를 포함합니다.

라우트 추적 메시지 형식

라우트 추적 메시지는 메시지 디스크립터 및 메시지 데이터를 포함한 표준 IBM MQ 메시지입니다. 메시지 데이터는 큐 관리자 네트워크를 통해 라우팅되었기 때문에 라우트 추적 메시지에 대해 수행된 활동에 대한 정보를 포함합니다.

라우트 추적 메시지는 다음 정보를 포함합니다.

메시지 디스크립터

MQFMT_ADMIN 또는 MQFMT_EMBEDDED_PCF로 설정된 *Format* 필드를 갖는 MQMD 구조입니다.

메시지 데이터

다음 중 하나로 이루어집니다.

- *Format*이 MQFMT_ADMIN으로 설정된 경우 PCF 헤더(MQCFH)와 라우트 추적 메시지 데이터 또는
- *Format*이 MQFMT_EMBEDDED_PCF로 설정된 경우 임베드된 PCF 헤더(MQEPH), 라우트 추적 메시지 데이터, 추가 사용자 지정 메시지 데이터.

IBM MQ 표시 라우트 애플리케이션을 사용하여 라우트 추적 메시지를 생성할 때에는 *Format*이 MQFMT_ADMIN으로 설정됩니다.

라우트 추적 메시지 데이터의 콘텐츠는 다음과 같이 *TraceRoute* PCF 그룹의 *Accumulate* 매개변수로 판별됩니다.

- *Accumulate*가 MQROUTE_ACCUMULATE_NONE으로 설정된 경우 라우트 추적 메시지 데이터에 *TraceRoute* PCF 그룹이 포함됩니다.
- *Accumulate*가 MQROUTE_ACCUMULATE_IN_MSG 또는 MQROUTE_ACCUMULATE_AND_REPLY로 설정된 경우에는 라우트 추적 메시지 데이터에 *TraceRoute* PCF 그룹과 0개 이상의 *Activity* PCF 그룹이 포함됩니다.

[112 페이지의 표 20](#)은 라우트 추적 메시지의 구조를 보여줍니다.

표 20. 라우트 추적 메시지 형식		
MQMD 구조	임베드된 PCF 헤더 MQEPH 구조	라우트 추적 메시지 데이터
구조 ID 구조 버전 보고서 옵션 메시지 유형 만기 시간 Feedback Encoding 코드화 문자 세트 ID 메시지 형식 Priority 지속 메시지 ID 상관 ID 백아웃 수 응답 대상 큐 응답 대상 큐 관리자 사용자 ID 계정 토큰 애플리케이션 ID 데이터 애플리케이션 유형 애플리케이션 이름 넣은 날짜 넣은 시간 애플리케이션 원본 데이터 그룹 ID 메시지 순서 번호 오프셋 메시지 플래그 원래 길이	구조 ID 구조 버전 구조 길이 Encoding 코드화 문자 세트 ID 메시지 형식 플래그 PCF 헤더(MQCFH) 구조 유형 구조 길이 구조 버전 명령 ID 메시지 순서 번호 제어 옵션 완료 코드 이유 코드 매개변수 수	TraceRoute Detail 기록된 활동 기록되지 않은 활동 중단 수 최대 활동 누적 전달

라우트 추적 메시지 MQMD(메시지 디스크립터)

이 페이지를 사용하여 라우트 추적 메시지의 MQMD 구조에 따라 포함된 값을 봅니다.

StrucId

설명: 구조 ID.
 데이터 유형: MQCHAR4.
 가치: MQMD_STRUC_ID.

Version

설명: 구조 버전 번호입니다.
 데이터 유형: MQLONG.
 값: **MQMD_VERSION_1.**

Report

설명: 보고 메시지의 옵션입니다.
 데이터 유형: MQLONG.

가치: 요구사항에 따라 설정됩니다. 공통 보고서 옵션은 다음과 같습니다.

MQRO_DISCARD_MSG

메시지가 로컬 큐에 도달하면 제거됩니다.

MQRO_PASS_DISCARD_AND_EXPIRY

모든 응답(활동 보고서 또는 라우트 추적 응답 메시지)에 보고서 옵션 MQRO_DISCARD_MSG가 설정되고 남은 만기가 전달됩니다. 이를 통해 응답이 큐 관리자 네트워크에 무제한으로 남아 있지 않습니다.

MsgType

설명: 메시지의 유형.

데이터 유형: MQLONG.

가치: TraceRoute 그룹의 *Accumulate* 매개변수가 MQROUTE_ACCUMULATE_AND_REPLY로 지정되어 있으면 메시지 유형이 MQMT_REQUEST입니다.

그렇지 않으면 다음을 수행하십시오.

MQMT_DATAGRAM.

Expiry

설명: 메시지 수명입니다.

데이터 유형: MQLONG.

가치: 요구사항에 따라 설정됩니다. 이 매개변수는 라우트 추적 메시지가 큐 관리자 네트워크에 무제한으로 남지 않도록 하는 데 사용할 수 있습니다.

Feedback

설명: 피드백 또는 이유 코드.

데이터 유형: MQLONG.

가치: **MQFB_NONE.**

Encoding

설명: 메시지 데이터의 숫자 인코딩입니다.

데이터 유형: MQLONG.

가치: 해당하는 값으로 설정됩니다.

CodedCharSetId

설명: 메시지 데이터의 문자 세트 ID.

데이터 유형: MQLONG.

가치: 해당하는 값으로 설정됩니다.

Format

설명: 메시지 데이터의 형식 이름

데이터 유형: MQCHAR8.

가치: **MQFMT_ADMIN**
관리 메시지. *TraceRoute* PCF 그룹 다음에 사용자 데이터가 없습니다.

MQFMT_EMBEDDED_PCF
임베드된 PCF 메시지. *TraceRoute* PCF 그룹 다음에 사용자 데이터가 있습니다.

Priority

설명: 메시지 우선순위입니다.

데이터 유형: **MQLONG**.

가치: 요구사항에 따라 설정됩니다.

Persistence

설명: 메시지 지속성.

데이터 유형: **MQLONG**.

가치: 요구사항에 따라 설정됩니다.

MsgId

설명: 메시지 ID.

데이터 유형: **MQBYTE24**.

가치: 요구사항에 따라 설정됩니다.

CorrelId

설명: 상관 ID.

데이터 유형: **MQBYTE24**.

가치: 요구사항에 따라 설정됩니다.

BackoutCount

설명: 백아웃 카운터입니다.

데이터 유형: **MQLONG**.

가치: 0.

ReplyToQ

설명: 응답 큐의 이름입니다.

데이터 유형: **MQCHAR48**.

값: 요구사항에 따라 설정됩니다.

*MsgType*이 **MQMT_REQUEST**로 설정된 경우나 *Report*에 보고서 생성 옵션이 설정된 경우에는 이 매개변수가 공백이면 안됩니다.

ReplyToQMgr

설명: 응답 큐 관리자의 이름입니다.

데이터 유형: **MQCHAR48**.

가치: 요구사항에 따라 설정됩니다.

UserIdentifier

설명: 메시지를 생성한 애플리케이션의 사용자 ID.
데이터 유형: MQCHAR12.
가치: 일반적으로 설정됩니다.

AccountingToken

설명: 애플리케이션이 메시지의 결과로 완료된 작업에 청구할 수 있는 계정 토큰.
데이터 유형: MQBYTE32.
가치: 일반적으로 설정됩니다.

ApplIdentityData

설명: ID와 관련된 애플리케이션 데이터.
데이터 유형: MQCHAR32.
값: 일반적으로 설정됩니다.

PutApplType

설명: 메시지를 넣는 애플리케이션의 유형입니다.
데이터 유형: MQLONG.
가치: 일반적으로 설정됩니다.

PutApplName

설명: 메시지를 넣는 애플리케이션의 이름입니다.
데이터 유형: MQCHAR28.
가치: 일반적으로 설정됩니다.

PutDate

설명: 메시지를 넣은 날짜입니다.
데이터 유형: MQCHAR8.
가치: 일반적으로 설정됩니다.

PutTime

설명: 메시지를 넣은 시간입니다.
데이터 유형: MQCHAR8.
가치: 일반적으로 설정됩니다.

ApplOriginData

설명: 원본과 관련된 애플리케이션 데이터입니다.
데이터 유형: MQCHAR4.
가치: 일반적으로 설정됩니다.

라우트 추적 메시지 MQEPH(임베드된 PCF 헤더)

이 페이지를 사용하여 라우트 추적 메시지의 MQEPH 구조에 따라 포함된 값을 봅니다.

MQEPH 구조는 라우트 추적 메시지의 메시지 데이터를 수반한 PCF 정보와 이를 따르는 애플리케이션 메시지 데이터 모두에 대한 설명을 포함합니다. MQEPH 구조는 TraceRoute PCF 그룹 다음에 추가 사용자 메시지 데이터가 있는 경우에만 사용됩니다.

라우트 추적 메시지의 경우 MQEPH 구조가 다음 값을 포함합니다.

StrucId

설명: 구조 ID.
데이터 유형: MQCHAR4.
가치: MQEPH_STRUC_ID.

Version

설명: 구조 버전 번호입니다.
데이터 유형: MQLONG.
값: MQEPH_VERSION_1.

StrucLength

설명: 구조 길이.
데이터 유형: MQLONG.
가치: 뒤따르는 PCF 매개변수 구조를 포함한 구조의 총 길이.

Encoding

설명: 마지막 PCF 매개변수 구조 다음에 오는 메시지 데이터의 숫자 인코딩.
데이터 유형: MQLONG.
가치: 메시지 데이터의 인코딩.

CodedCharSetId

설명: 마지막 PCF 매개변수 구조 다음에 오는 메시지 데이터의 문자 세트 ID.
데이터 유형: MQLONG.
가치: 메시지 데이터의 문자 세트.

Format

설명: 마지막 PCF 매개변수 구조 다음에 오는 메시지 데이터의 형식 이름.
데이터 유형: MQCHAR8.
가치: 메시지 데이터의 형식 이름.

Flags

설명: 구조의 속성을 지정하거나 처리를 제어하는 플래그.
데이터 유형: MQLONG.
가치: **MQEPH_NONE**

플래그가 지정되지 않습니다.

MQEPH_CCsid_EMBEDDED

문자 데이터를 포함한 매개변수의 문자 세트가 각 구조의 *CodedCharSetId* 필드 내에 개별적으로 지정됨을 지정합니다.

PCFHeader

설명:	프로그래밍 가능 명령 형식(PCF) 헤더
데이터 유형:	MQCFH.
가치:	117 페이지의 『라우트 추적 메시지 MQCFH(PCF 헤더)』 의 내용을 참조하십시오.

라우트 추적 메시지 MQCFH(PCF 헤더)

이 페이지를 사용하여 라우트 추적 메시지의 MQCFH 구조에 따라 포함된 PCF 값을 봅니다.

라우트 추적 메시지의 경우 MQCFH 구조가 다음 값을 포함합니다.

Type

설명:	메시지의 콘텐츠를 식별하는 구조 유형입니다.
데이터 유형:	MQLONG.
가치:	MQCFT_TRACE_ROUTE 메시지가 라우트 추적 메시지입니다.

StrucLength

설명:	구조 길이.
데이터 유형:	MQLONG.
가치:	MQCFH_STRUC_LENGTH MQCFH 구조의 길이(바이트 단위).

Version

설명:	구조 버전 번호입니다.
데이터 유형:	MQLONG.
값:	MQCFH_VERSION_3

Command

설명:	명령 ID입니다. 메시지의 범주를 식별합니다.
데이터 유형:	MQLONG.
값:	MQCMD_TRACE_ROUTE 라우트 추적 메시지.

MsgSeqNumber

설명:	메시지 순서 번호입니다. 관련 메시지 그룹 내의 메시지의 순서 번호입니다.
데이터 유형:	MQLONG.
값:	1.

Control

설명:	제어 옵션입니다.
데이터 유형:	MQLONG.
값:	MQCFC_LAST.

CompCode

설명: 완료 코드.
데이터 유형: MQLONG.
값: MQCC_OK.

Reason

설명: 완료 코드를 규정하는 이유 코드입니다.
데이터 유형: MQLONG.
값: MQRC_NONE.

ParameterCount

설명: 매개변수 구조 수입니다. MQCFH 구조 뒤에 나오는 매개변수 구조의 수입니다. 그룹 구조(MQCFGR) 및 포함된 해당 매개변수 구조는 하나의 구조로만 계산됩니다.
데이터 유형: MQLONG.
값: 1 이상.

라우트 추적 메시지 데이터

이 페이지를 사용하여 라우트 추적 메시지 데이터의 *TraceRoute* PCF 그룹을 구성하는 매개변수를 봅니다.

라우트 추적 메시지 데이터의 콘텐츠는 *TraceRoute* PCF 그룹의 *Accumulate* 매개변수에 따라 다릅니다. 라우트 추적 메시지 데이터는 *TraceRoute* PCF 그룹과 0개 이상의 *Activity* PCF 그룹으로 구성됩니다. *TraceRoute* PCF 그룹을 이 주제에서 자세히 설명합니다. *Activity* PCF 그룹의 세부사항은 관련 정보를 참조하십시오.

라우트 추적 메시지 데이터는 다음 매개변수를 포함합니다.

TraceRoute

설명: 라우트 추적 메시지의 속성을 지정하는 그룹화된 매개변수. 라우트 추적 메시지의 경우 일부 매개변수를 변경하여 처리 방식을 제어할 수 있습니다.
ID: MQGACF_TRACE_ROUTE.
데이터 유형: MQCFGR.
PCF 그룹에 포함: 없음
그룹의 매개변수: *Detail*
RecordedActivities
UnrecordedActivities
DiscontinuityCount
MaxActivities
Accumulate
Forward
Deliver

Detail

설명: 활동에 대해 기록할 세부사항 레벨.
ID: MQIACF_ROUTE_DETAIL.
데이터 유형: MQCFIN.
PCF 그룹에 포함: *TraceRoute*.

- 값: **MQROUTE_DETAIL_LOW**
사용자 작성 애플리케이션이 수행한 활동이 기록됩니다.
- MQROUTE_DETAIL_MEDIUM**
MQROUTE_DETAIL_LOW에 지정된 활동이 기록됩니다. 또한 MCA가 수행한 활동이 기록됩니다.
- MQROUTE_DETAIL_HIGH**
MQROUTE_DETAIL_LOW 및 MQROUTE_DETAIL_MEDIUM에 지정된 활동이 기록됩니다. MCA는 이 세부사항 레벨에서 어떤 추가 활동 정보도 기록하지 않습니다. 이 옵션은 추가 활동 정보를 기록할 사용자 작성 애플리케이션에만 사용 가능합니다.

RecordedActivities

- 설명: 정보가 기록된 라우트 추적 메시지가 유발한 활동의 수.
- ID: MQIACF_RECORDED_ACTIVITIES.
- 데이터 유형: MQCFIN.
- PCF 그룹에 포함: *TraceRoute*.

UnrecordedActivities

- 설명: 정보가 기록되지 않은 라우트 추적 메시지가 유발한 활동의 수.
- ID: MQIACF_UNRECORDED_ACTIVITIES.
- 데이터 유형: MQCFIN.
- PCF 그룹에 포함: *TraceRoute*.

DiscontinuityCount

- 설명: 라우트 추적 메시지를 지원하지 않는 큐 관리자에서 라우트 추적 메시지가 수신된 횟수.
- ID: MQIACF_DISCONTINUITY_COUNT.
- 데이터 유형: MQCFIN.
- PCF 그룹에 포함: *TraceRoute*.

MaxActivities

- 설명: 처리가 중지되기 전 라우트 추적 메시지에 포함시킬 수 있는 활동의 최대 수입니다.
- ID: MQIACF_MAX_ACTIVITIES.
- 데이터 유형: MQCFIN.
- PCF 그룹에 포함: *TraceRoute*.
- 가치: **양수**
활동의 최대 수입니다.

MQROUTE_UNLIMITED_ACTIVITIES

무제한 수의 활동입니다.

Accumulate

- 설명: 활동 정보가 라우트 추적 메시지 내에 누적되는지 여부 및 라우트 추적 메시지를 제거하거나 비전송 큐에 넣기 전에 누적된 활동 정보를 포함한 응답 메시지가 생성되는지 여부를 지정합니다.
- ID: MQIACF_ROUTE_ACCUMULATION.

데이터 유형:	MQCFIN.
PCF 그룹에 포함:	<i>TraceRoute</i> .
가치:	<p>MQROUTE_ACCUMULATE_NONE 라우트 추적 메시지의 메시지 데이터에 활동 정보가 누적되지 않습니다.</p> <p>MQROUTE_ACCUMULATE_IN_MSG 라우트 추적 메시지의 메시지 데이터에 활동 정보가 누적됩니다.</p> <p>MQROUTE_ACCUMULATE_AND_REPLY 활동 정보가 라우트 추적 메시지의 메시지 데이터에 누적되고 라우트 추적 응답 메시지가 생성됩니다.</p>

Forward

설명:	라우트 추적 메시지를 전달할 수 있는 큐 관리자를 지정합니다. 리모트 큐 관리자에 메시지를 전달할지 여부를 판별할 때 큐 관리자는 <u>전달</u> 에 설명된 알고리즘을 사용합니다.
ID:	MQIACF_ROUTE_FORWARDING.
데이터 유형:	MQCFIN.
PCF 그룹에 포함:	<i>TraceRoute</i> .
가치:	<p>MQROUTE_FORWARD_IF_SUPPORTED 라우트 추적 메시지는 <i>TraceRoute</i> 그룹의 <i>Deliver</i> 매개변수의 값을 존중하는 큐 관리자로만 전달됩니다.</p> <p>MQROUTE_FORWARD_ALL 라우트 추적 메시지가 <i>Deliver</i> 매개변수의 값이 존중되는지 여부와 상관없이 모든 큐 관리자로 전달됩니다.</p>

Deliver

설명:	라우트 추적 메시지가 목적지 큐에 정상적으로 도달하는 경우에 수행할 조치를 지정합니다.
ID:	MQIACF_ROUTE_DELIVERY.
데이터 유형:	MQCFIN.
PCF 그룹에 포함:	<i>TraceRoute</i> .
가치:	<p>MQROUTE_DELIVER_YES 라우트 추적 메시지가 도달하면 대상 큐에 메시지를 넣습니다. 대상 큐에서 파괴적 가져오기를 수행하는 애플리케이션은 라우트 추적 메시지를 수신할 수 있습니다.</p> <p>MQROUTE_DELIVER_NO 라우트 추적 메시지가 도달하면 메시지를 제거합니다.</p>

라우트 추적 응답 메시지 참조

이 페이지를 사용하여 라우트 추적 응답 메시지 형식을 개괄합니다. 라우트 추적 응답 메시지 데이터는 데이터가 생성된 라우트 추적 메시지의 라우트 추적 메시지 데이터 복제입니다.

라우트 추적 응답 메시지 형식

라우트 추적 응답 메시지는 메시지 디스크립터 및 메시지 데이터를 포함한 표준 IBM MQ 메시지입니다. 메시지 데이터는 큐 관리자 네트워크를 통해 라우팅되었기 때문에 라우트 추적 메시지에 대해 수행된 활동에 대한 정보를 포함합니다.

라우트 추적 응답 메시지는 다음 정보를 포함합니다.

메시지 디스크립터

MQMD 구조

메시지 데이터

PCF 헤더(MQCFH) 및 라우트 추적 메시지 데이터

라우트 추적 응답 메시지 데이터는 하나 이상의 Activity PCF 그룹으로 구성됩니다.

라우트 추적 메시지가 대상 큐에 도달하면 라우트 추적 메시지의 활동 정보 사본을 포함한 라우트 추적 응답 메시지가 생성될 수 있습니다. 라우트 추적 응답 메시지는 응답 대상 큐나 시스템 큐로 전달됩니다.

121 페이지의 표 21은 특정 조건 하에서만 리턴되는 매개변수를 포함하여, 라우트 추적 응답 메시지의 구조를 보여줍니다.

표 21. 라우트 추적 응답 메시지 형식		
MQMD 구조	PCF 헤더 MQCFH 구조	라우트 추적 응답 메시지 데이터
구조 ID 구조 버전 보고서 옵션 메시지 유형 만기 시간 Feedback Encoding 코드화 문자 세트 ID 메시지 형식 Priority 지속 메시지 ID 상관 ID 백아웃 수 응답 대상 큐 응답 대상 큐 관리자 사용자 ID 계정 토큰 애플리케이션 ID 데이터 애플리케이션 유형 애플리케이션 이름 넣은 날짜 넣은 시간 애플리케이션 원본 데이터 그룹 ID 메시지 순서 번호 오프셋 메시지 플래그 원래 길이	PCF 헤더(MQCFH) 구조 유형 구조 길이 구조 버전 명령 ID 메시지 순서 번호 제어 옵션 완료 코드 이유 코드 매개변수 수	활동 활동 애플리케이션 이름 활동 애플리케이션 유형 활동 설명 Operation 조작 유형 조작 날짜 조작 시간 메시지 메시지 길이 MQMD EmbeddedMQMD 큐 관리자 이름 큐 공유 그룹 이름 큐 이름 1 2 3 분석된 큐 이름 1 3 리모트 큐 이름 3 리모트 큐 관리자 이름 2 3 4 5 피드백 2 채널 이름 4 5 채널 유형 4 5 전송 큐 이름 5 TraceRoute Detail 기록된 활동 기록되지 않은 활동 중단 수 최대 활동 누적 전달
참고: 1. 가져오기 및 찾아보기 조작에 대해 리턴됩니다. 2. 제거 조작에 대해 리턴됩니다. 3. 넣기, 응답 넣기, 보고서 넣기 조작에 대해 리턴됩니다. 4. 수신 조작에 대해 리턴됩니다. 5. 송신 조작에 대해 리턴됩니다.		

라우트 추적 응답 메시지 MQMD(메시지 디스크립터)

이 페이지를 사용하여 라우트 추적 응답 메시지의 MQMD 구조에 따라 포함된 값을 봅니다.

라우트 추적 응답 메시지의 경우 MQMD 구조는 [활동 보고서 메시지 디스크립터](#)에 설명된 매개변수를 포함합니다. 라우트 추적 응답 메시지 디스크립터의 일부 매개변수 값은 다음과 같이 활동 보고서 메시지 디스크립터와는 차이가 있습니다.

MsgType

설명:	메시지의 유형.
데이터 유형:	MQLONG.
가치:	MQMT_REPLY

Feedback

설명:	피드백 또는 이유 코드.
데이터 유형:	MQLONG.
가치:	MQFB_NONE

Encoding

설명:	메시지 데이터의 숫자 인코딩입니다.
데이터 유형:	MQLONG.
가치:	라우트 추적 메시지 디스크립터에서 복사됩니다.

CodedCharSetId

설명:	메시지 데이터의 문자 세트 ID.
데이터 유형:	MQLONG.
가치:	라우트 추적 메시지 디스크립터에서 복사됩니다.

Format

설명:	메시지 데이터의 형식 이름
데이터 유형:	MQCHAR8.
가치:	MQFMT_ADMIN 관리 메시지.

라우트 추적 응답 메시지 MQCFH(PCF 헤더)

이 페이지를 사용하여 라우트 추적 응답 메시지의 MQCFH 구조에 따라 포함된 PCF 값을 봅니다.

라우트 추적 응답 메시지의 PCF 헤더(MQCFH)는 라우트 추적 메시지의 경우와 동일합니다.

라우트 추적 응답 메시지 데이터

라우트 추적 응답 메시지 데이터는 데이터가 생성된 라우트 추적 메시지의 라우트 추적 메시지 데이터 복제입니다.

라우트 추적 응답 메시지 데이터는 하나 이상의 *Activity* 그룹을 포함합니다. 매개변수는 [95 페이지의 『활동 보고서 메시지 데이터』](#)에 설명되어 있습니다.

회계 및 통계 메시지

큐 관리자는 IBM MQ 애플리케이션으로 수행되는 MQI 조작에 대한 정보를 기록하거나 IBM MQ 시스템에서 발생하는 활동에 대한 정보를 기록하기 위해 회계 및 통계 메시지를 생성합니다.

회계 메시지

회계 메시지는 IBM MQ 애플리케이션으로 수행된 MQI 조작에 관한 정보를 기록하는 데 사용됩니다. [123 페이지의 『회계 메시지』](#)의 내용을 참조하십시오.

통계 메시지

통계 메시지는 IBM MQ 시스템에서 발생하는 활동에 대한 정보를 기록하는 데 사용됩니다. [126 페이지의 『통계 메시지』](#)의 내용을 참조하십시오. 통계 메시지에 기록된 일부 활동은 내부 큐 관리자 조작과 관련됩니다.

z/OS 여기서 설명한 대로 계정 메시지 및 통계 메시지는 IBM MQ for z/OS에서 사용할 수 없지만, 동일한 기능을 SMF(System Management Facility)를 통해 사용할 수 있습니다.

회계 및 통계 메시지는 두 개의 시스템 큐 중 하나에 전달됩니다. 사용자 애플리케이션은 이 시스템 큐에서 메시지를 검색하여 다음과 같은 다양한 용도로 기록된 정보를 사용할 수 있습니다.

- 애플리케이션 자원 사용을 설명합니다.
- 애플리케이션 활동을 기록합니다.
- 용량 계획.
- 큐 관리자 네트워크에서 문제점을 감지합니다.
- 큐 관리자 네트워크에서 문제점의 원인을 판별하는 데 도움을 줍니다.
- 큐 관리자 네트워크의 효율성을 향상시킵니다.
- 큐 관리자 네트워크의 실행에 익숙해집니다.
- 큐 관리자 네트워크가 올바르게 실행 중인지 확인합니다.

관련 개념

[276 페이지의 『SMF\(System Management Facility\) 사용』](#)

SMF를 사용하여 통계 및 회계 정보를 수집할 수 있습니다. SMF를 사용하려면 z/OS 및 IBM MQ에 특정 매개변수를 설정해야 합니다.

회계 메시지

회계 메시지는 IBM MQ 애플리케이션으로 수행된 MQI 조작에 관한 정보를 기록합니다. 회계 메시지는 많은 PCF 구조를 포함한 PCF 메시지입니다.

애플리케이션이 큐 관리자로부터 연결이 끊어지면 회계 메시지가 생성되어 시스템 회계 큐(SYSTEM.ADMIN.ACCOUNTING.QUEUE)로 전달됩니다. 장기 실행 IBM MQ 애플리케이션은 다음의 경우 중간 회계 메시지가 생성됩니다.

- 연결이 설정된 이후의 시간이 구성된 간격을 초과할 때.
- 마지막 중간 회계 메시지 이후의 시간이 구성된 간격을 초과할 때.

회계 메시지는 다음 범주에 있습니다.

MQI 회계 메시지

MQI 회계 메시지는 큐 관리자에 대한 연결을 사용하여 수행된 MQI 호출에 관련한 정보를 포함합니다.

큐 회계 메시지

큐 회계 메시지는 큐 관리자에 대한 연결을 사용하여 수행된 MQI 호출 수에 관련한 큐별로 그룹화된 정보를 포함합니다.

각 큐 회계 메시지는 최대 100개의 레코드를 포함할 수 있으며, 모든 레코드가 특정 큐에 대해 애플리케이션으로 수행된 활동에 관련되어 있습니다.

회계 메시지는 로컬 큐에 대해서만 기록됩니다. 애플리케이션이 알리어스 큐에 대해 MQI 호출을 수행하면 기본 큐에 대해 회계 데이터가 기록되고 리모트 큐의 경우에는 전송 큐에 대해 회계 데이터가 기록됩니다.

관련 참조

[140 페이지의 『MQI 회계 메시지 데이터』](#)

이 페이지를 사용하여 MQI 회계 메시지의 구조를 봅니다.

[150 페이지의 『큐 회계 메시지 데이터』](#)

이 페이지를 사용하여 큐 회계 메시지의 구조를 봅니다.

회계 메시지 형식

회계 메시지는 메시지 디스크립터와 메시지 데이터로 이루어진 PCF 필드 세트 구성됩니다.

메시지 디스크립터

- 회계 메시지 MQMD(메시지 디스크립터)

회계 메시지 데이터

- 회계 메시지 MQCFH(PCF 헤더)
- 항상 리턴되는 회계 메시지 데이터
- 사용 가능한 경우에 리턴되는 회계 메시지 데이터

회계 메시지 MQCFH(PCF 헤더)는 회계 데이터가 기록된 간격 및 애플리케이션에 대한 정보를 포함합니다.

회계 메시지 데이터는 회계 정보를 저장하는 PCF 매개변수로 구성됩니다. 회계 메시지의 콘텐츠는 다음과 같은 메시지 범주에 따라 다릅니다.

MQI 회계 메시지

MQI 회계 메시지 데이터는 많은 PCF 매개변수로 구성됩니다(PCF 그룹은 없음).

큐 회계 메시지

큐 회계 메시지 데이터는 많은 PCF 매개변수로 구성되며 범위는 1 ~ 100 *QAccountingData* PCF 그룹입니다.

회계 데이터를 수집한 모든 큐에 *QAccountingData* PCF 그룹이 하나씩 있습니다. 애플리케이션이 100개를 초과한 큐에 액세스하면 여러 회계 메시지가 생성됩니다. 각 메시지마다 MQCFH(PCF 헤더)의 *SeqNumber* 가 그에 맞춰 업데이트되고, 순서의 마지막 메시지에는 MQCFH의 *Control* 매개변수가 MQCFC_LAST로 지정됩니다.

회계 정보 콜렉션

큐와 큐 관리자 속성을 사용하여 회계 정보 콜렉션을 제어합니다. MQCONNX 옵션을 사용하여 연결 레벨에서 콜렉션을 제어할 수도 있습니다.

MQI 회계 정보

큐 관리자 속성 ACCTMQI를 사용하여 MQI 회계 정보 콜렉션을 제어합니다.

이 속성의 값을 변경하려면 MQSC 명령, ALTER QMGR을 사용하고 매개변수 ACCTMQI를 지정하십시오. 회계 메시지는 회계가 사용된 후에 시작한 연결에 대해서만 생성됩니다. ACCTMQI 매개변수의 가능한 값은 다음과 같습니다.

켜짐(ON)

모든 큐 관리자 연결에 대한 MQI 회계 정보를 수집합니다.

꺼짐(OFF)

MQI 회계 정보를 수집하지 않습니다. 이 값은 기본값입니다.

예를 들어, MQI 회계 정보 콜렉션을 사용하려면 다음 MQSC 명령을 사용하십시오.

```
ALTER QMGR ACCTMQI(ON)
```

큐 회계 정보

큐 속성 ACCTQ와 큐 관리자 속성 ACCTQ를 사용하여 큐 회계 정보의 콜렉션을 제어합니다.

큐 속성의 값을 변경하려면 MQSC 명령, ALTER QLOCAL을 사용하고 매개변수 ACCTQ를 지정하십시오. 회계 메시지는 회계가 사용된 후에 시작한 연결에 대해서만 생성됩니다. 이 값에 대한 변경사항은 속성 변경 후 발생하는 큐 관리자에 대한 연결에만 유효하다는 점을 참고하십시오.

큐 속성 ACCTQ의 가능한 값은 다음과 같습니다.

켜짐

이 큐에 대한 큐 회계 정보는 큐를 여는 모든 큐 관리자 연결에 대해 수집됩니다.

OFF

이 큐에 대한 큐 회계 정보를 수집하지 않습니다.

QMGR

이 큐에 대한 큐 회계 정보 콜렉션은 큐 관리자 속성 ACCTQ의 값에 따라 제어됩니다. 이는 기본값입니다.

큐 관리자 속성의 값을 변경하려면 MQSC 명령, ALTER QMGR을 사용하고 매개변수 ACCTQ를 지정하십시오. 큐 관리자 속성 ACCTQ의 가능한 값은 다음과 같습니다.

켜짐

큐 속성 ACCTQ가 QMGR로 설정된 큐에 대해서 큐 회계 정보를 수집합니다.

OFF

큐 속성 ACCTQ가 QMGR로 설정된 큐에 대해 큐 회계 정보를 수집하지 않습니다. 이는 기본값입니다.

NONE

큐 속성 ACCTQ와 무관하게 모든 큐에 대한 큐 회계 정보 콜렉션이 사용 불가능합니다.

큐 관리자 속성, ACCTQ가 NONE으로 설정된 경우에는 큐 속성 ACCTQ와 무관하게 모든 큐에 대한 큐 회계 정보 콜렉션이 사용 안함으로 설정됩니다.

예를 들어, 큐 Q1에 대한 회계 정보 콜렉션을 사용하려면 다음 MQSC 명령을 사용하십시오.

```
ALTER QLOCAL(Q1) ACCTQ(ON)
```

큐 속성 ACCTQ를 QMGR로 지정하는 모든 큐에 대한 회계 정보 콜렉션을 사용하려면 다음 MQSC 명령을 사용하십시오.

```
ALTER QMGR ACCTQ(ON)
```

MQCONNX 옵션

MQCONNX 호출의 **ConnectOpts** 매개변수를 사용하여 큐 관리자 속성 ACCTMQI 및 ACCTQ의 유효 값을 대체해서, 연결 레벨에서 MQI와 큐 회계 정보 모두의 콜렉션을 수정합니다.

ConnectOpts 매개변수의 가능한 값은 다음과 같습니다.

MQCNO_ACCOUNTING_MQI_ENABLED

큐 관리자 속성 ACCTMQI의 값이 OFF로 지정된 경우 MQI 회계가 이 연결에 사용됩니다. 이는 큐 관리자 속성 ACCTMQI를 ON으로 지정한 경우와 동등합니다.

큐 관리자 속성 ACCTMQI의 값이 OFF로 지정되면 이 속성이 적용되지 않습니다.

MQCNO_ACCOUNTING_MQI_DISABLED

큐 관리자 속성 ACCTMQI의 값이 ON으로 지정된 경우 MQI 회계가 이 연결에 사용 불가능합니다. 이는 큐 관리자 속성 ACCTMQI를 OFF로 지정한 경우와 동등합니다.

큐 관리자 속성 ACCTMQI의 값이 ON으로 지정되면 이 속성이 적용되지 않습니다.

MQCNO_ACCOUNTING_Q_ENABLED

큐 관리자 속성 ACCTQ의 값이 OFF로 지정된 경우 큐 회계가 이 연결에 사용됩니다. ACCTQ가 QMGR로 지정된 모든 큐가 큐 회계에 대해 사용됩니다. 이는 큐 관리자 속성 ACCTQ를 ON으로 지정한 경우와 동등합니다.

큐 관리자 속성 ACCTQ의 값이 OFF로 지정되면 이 속성이 적용되지 않습니다.

MQCNO_ACCOUNTING_Q_DISABLED

큐 관리자 속성 ACCTQ의 값이 ON으로 지정된 경우 큐 회계가 이 연결에 사용 불가능합니다. 이는 큐 관리자 속성 ACCTQ를 OFF로 지정한 경우와 동등합니다.

큐 관리자 속성 ACCTQ의 값이 ON으로 지정되면 이 속성이 적용되지 않습니다.

이러한 대체는 기본적으로 사용 불가능합니다. 이 대체를 사용하려면 큐 관리자 속성 ACCTCONO를 ENABLED로 설정하십시오. 개별 연결에 대한 회계 대체를 사용하려면 다음 MQSC 명령을 사용하십시오.

```
ALTER QMGR ACCTCONO(ENABLED)
```

회계 메시지 생성

회계 메시지는 큐 관리자로부터의 애플리케이션 연결이 끊어질 때 생성됩니다. 장기 실행 IBM MQ 애플리케이션의 경우에는 중간 회계 메시지도 기록됩니다.

회계 메시지는 애플리케이션 연결이 끊어질 때 다음 중 한 방식으로 생성됩니다.

- 애플리케이션이 MQDISC 호출을 발행함
- 큐 관리자가 애플리케이션이 종료한 사실을 인식함

장기 실행 IBM MQ 애플리케이션은 연결이 설정된 이후 또는 기록된 마지막 중간 회계 메시지 이후의 간격이 구성된 간격을 초과할 때 중간 회계 메시지가 기록됩니다. 큐 관리자 속성, ACCTINT는 중간 회계 메시지가 자동으로 기록되기 시작하는 시간(초)을 지정합니다. 회계 메시지는 애플리케이션이 큐 관리자와 상호작용할 때에만 생성되므로, MQI 요청을 실행하지 않은 채로 오랜 기간 큐 관리자에 연결되어 있는 애플리케이션은 회계 간격이 완료된 후 첫 번째 MQI 요청이 실행될 때까지 회계 메시지를 생성하지 않습니다.

기본 회계 간격은 1800초(30분)입니다. 예를 들어, 회계 간격을 900초(15분)로 변경하려면 다음 MQSC 명령을 사용하십시오.

```
ALTER QMGR ACCTINT(900)
```

통계 메시지

통계 메시지는 IBM MQ 시스템에서 발생하는 활동에 대한 정보를 기록합니다. 통계 메시지는 많은 PCF 구조를 포함한 PCF 메시지입니다.

통계 메시지는 구성된 간격으로 시스템 큐(SYSTEM.ADMIN.STATISTICS.QUEUE)에 전달됩니다.

통계 메시지는 다음 범주에 있습니다.

MQI 통계 메시지

MQI 통계 메시지는 구성된 간격에 수행된 MQI 호출의 수에 관련한 정보를 포함합니다. 예를 들어, 큐 관리자가 실행한 MQI 호출의 수가 정보에 포함될 수 있습니다.

큐 통계 메시지

큐 통계 메시지는 구성된 간격 중 큐의 활동에 관련된 정보를 포함합니다. 큐에 넣고 큐에서 검색한 메시지 수와 큐에서 처리된 총 바이트 수가 정보에 포함됩니다.

각 큐 통계 메시지는 통계가 수집된 큐별 활동에 각 레코드가 관련되어 있는 최대 100개의 레코드를 포함할 수 있습니다.

통계 메시지는 로컬 큐에 대해서만 기록됩니다. 애플리케이션이 알리어스 큐에 대해 MQI 호출을 수행하면 기본 큐에 대해 통계 데이터가 기록되고 리모트 큐의 경우에는 전송 큐에 대해 통계 데이터가 기록됩니다.

채널 통계 메시지

채널 통계 메시지는 구성된 간격 중 채널의 활동에 관련된 정보를 포함합니다. 예를 들어, 채널에서 전송된 메시지 수나 채널에서 전송된 바이트 수와 같은 정보일 수 있습니다.

각 채널 통계 메시지는 통계가 수집된 채널별 활동에 각 레코드가 관련되어 있는 최대 100개의 레코드를 포함합니다.

관련 참조

[127 페이지의 『MQI 통계 정보』](#)

큐 관리자 속성 STATMQI를 사용하여 MQI 통계 정보 콜렉션을 제어합니다.

[127 페이지의 『큐 통계 정보』](#)

큐 속성 STATQ와 큐 관리자 속성 STATQ를 사용하여 큐 통계 정보의 콜렉션을 제어합니다.

[128 페이지의 『채널 통계 정보』](#)

채널 속성 STATCHL을 사용하여 채널 통계 정보 콜렉션을 제어합니다. 큐 관리자 속성을 사용하여 정보 콜렉션을 제어할 수도 있습니다.

통계 메시지 형식

통계 메시지는 메시지 디스크립터와 메시지 데이터로 이루어진 PCF 필드 세트 구성됩니다.

메시지 디스크립터

- 통계 메시지 MQMD(메시지 디스크립터)

회계 메시지 데이터

- 통계 메시지 MQCFH(PCF 헤더)
- 항상 리턴되는 통계 메시지 데이터
- 사용 가능한 경우에 리턴되는 통계 메시지 데이터

통계 메시지 MQCFH(PCF 헤더)는 통계 데이터가 기록된 간격에 대한 정보를 포함합니다.

통계 메시지 데이터는 통계 정보를 저장하는 PCF 매개변수로 구성됩니다. 통계 메시지의 콘텐츠는 다음과 같은 메시지 범주에 따라 다릅니다.

MQI 통계 메시지

MQI 통계 메시지 데이터는 많은 PCF 매개변수로 구성됩니다(PCF 그룹은 없음).

큐 통계 메시지

큐 통계 메시지 데이터는 많은 PCF 매개변수로 구성되며 범위는 1 ~ 100 *QStatisticsData* PCF 그룹입니다.

간격의 활성화된 모든 큐에 *QStatisticsData* PCF 그룹이 하나씩 있습니다. 간격 중에 100개를 초과한 큐가 활성화되면 여러 통계 메시지가 생성됩니다. 각 메시지마다 MQCFH(PCF 헤더)의 *SeqNumber*가 그에 맞춰 업데이트되고, 순서의 마지막 메시지에는 MQCFH의 *Control* 매개변수가 MQCFC_LAST로 지정됩니다.

채널 통계 메시지

채널 통계 메시지 데이터는 많은 PCF 매개변수로 구성되며 범위는 1 ~ 100 *ChlStatisticsData* PCF 그룹입니다.

간격의 활성화된 모든 채널에 *ChlStatisticsData* PCF 그룹이 하나씩 있습니다. 간격 중에 100개를 초과한 채널이 활성화되면 여러 통계 메시지가 생성됩니다. 각 메시지마다 MQCFH(PCF 헤더)의 *SeqNumber*가 그에 맞춰 업데이트되고, 순서의 마지막 메시지에는 MQCFH의 *Control* 매개변수가 MQCFC_LAST로 지정됩니다.

통계 정보 콜렉션

큐, 큐 관리자, 채널 속성을 사용하여 통계 정보 콜렉션을 제어합니다.

MQI 통계 정보

큐 관리자 속성 `STATMQI`를 사용하여 MQI 통계 정보 콜렉션을 제어합니다.

이 속성의 값을 변경하려면 `MQSC` 명령, `ALTER QMGR`를 사용하고 매개변수 `STATMQI`를 지정하십시오. 통계 메시지는 통계 콜렉션이 사용 가능하게 된 후에 열린 큐에 대해서만 생성됩니다. `STATMQI` 매개변수의 가능한 값은 다음과 같습니다.

켜짐(ON)

모든 큐 관리자 연결에 대한 MQI 통계 정보를 수집합니다.

꺼짐(OFF)

MQI 통계 정보를 수집하지 않습니다. 이 값은 기본값입니다.

예를 들어, MQI 통계 정보 콜렉션을 사용하려면 다음 `MQSC` 명령을 사용하십시오.

```
ALTER QMGR STATMQI(ON)
```

큐 통계 정보

큐 속성 `STATQ`와 큐 관리자 속성 `STATQ`를 사용하여 큐 통계 정보의 콜렉션을 제어합니다.

개별 큐나 여러 큐에 대해서 큐 통계 정보 콜렉션을 사용 가능 또는 불가능하게 할 수 있습니다. 개별 큐를 제어하려면 큐 속성 `STATQ`를 설정하십시오. 큐 관리자 속성 `STATQ`를 사용하여 큐 관리자 레벨에서 큐 통계 정보 콜렉션을 사용 또는 사용 안함으로 설정합니다. 큐 속성 `STATQ`가 `QMGR` 값으로 지정된 모든 큐의 경우에는 큐 관리자 레벨에서 큐 통계 정보 콜렉션이 제어됩니다.

큐 통계는 통계 콜렉션이 사용 가능하게 된 후에 열린 IBM MQ MQI 오브젝트 핸들을 사용하는 조작에 대해서만 증분됩니다.

큐 통계 메시지는 이전 기간에 통계 데이터가 수집된 큐에 대해서만 생성됩니다.

동일한 큐에는 여러 오브젝트 핸들을 통해 여러 넣기 조작과 가져오기 조작이 있을 수 있습니다. 일부 오브젝트 핸들은 통계 콜렉션이 사용 가능하게 되기 전에 열렸을 수 있지만 다른 핸들은 그 후에 열렸습니다. 따라서 큐 통계가 모든 넣기 조작 및 가져오기 조작이 아닌 이들 일부 조작의 활동을 기록할 수 있습니다.

큐 통계가 모든 애플리케이션의 활동을 기록하게 하려면 모니터링 중인 단일 또는 다중 큐의 오브젝트 핸들을 닫고 새 오브젝트 핸들을 열어야 합니다. 이를 위한 최상의 방법은 통계 콜렉션을 사용 가능하게 한 후 모든 애플리케이션을 종료하고 다시 시작하는 것입니다.

큐 속성 STATQ의 값을 변경하려면 MQSC 명령, ALTER QLOCAL을 사용하고 매개변수 STATQ를 지정하십시오. 큐 속성 STATQ의 가능한 값은 다음과 같습니다.

켜짐(ON)

큐 통계 정보는 큐를 여는 모든 큐 관리자 연결에 대해 수집됩니다.

꺼짐(OFF)

이 큐에 대한 큐 통계 정보를 수집하지 않습니다.

큐 관리자

이 큐에 대한 큐 통계 정보 콜렉션은 큐 관리자 속성, STATQ의 값에 따라 제어됩니다. 이 값은 기본값입니다.

큐 관리자 속성 STATQ의 값을 변경하려면 MQSC 명령, ALTER QMGR을 사용하고 매개변수 STATQ를 지정하십시오. 큐 관리자 속성 STATQ의 가능한 값은 다음과 같습니다.

켜짐(ON)

큐 속성 STATQ가 QMGR로 설정된 큐에 대해서 큐 통계 정보를 수집합니다.

꺼짐(OFF)

큐 속성 STATQ가 QMGR로 설정된 큐에 대해 큐 통계 정보를 수집하지 않습니다. 이 값은 기본값입니다.

NONE

큐 속성 STATQ와 무관하게 모든 큐에 대한 큐 통계 정보 콜렉션이 사용 불가능합니다.

큐 관리자 속성 STATQ가 NONE으로 설정된 경우에는 큐 속성 STATQ와 무관하게 모든 큐에 대한 큐 통계 정보 콜렉션이 사용 안함으로 설정됩니다.

예를 들어, 큐 Q1에 대한 통계 정보 콜렉션을 사용하려면 다음 MQSC 명령을 사용하십시오.

```
ALTER QLOCAL(Q1) STATQ(ON)
```

큐 속성 STATQ를 QMGR로 지정하는 모든 큐에 대한 통계 정보 콜렉션을 사용하려면 다음 MQSC 명령을 사용하십시오.

```
ALTER QMGR STATQ(ON)
```

IBM i distributed 채널 통계 정보

채널 속성 STATCHL을 사용하여 채널 통계 정보 콜렉션을 제어합니다. 큐 관리자 속성을 사용하여 정보 콜렉션을 제어할 수도 있습니다.

개별 채널이나 여러 채널에 대해서 채널 통계 정보 콜렉션을 사용 가능 또는 불가능하게 할 수 있습니다. 개별 채널을 제어하려면 채널 통계 정보 콜렉션을 사용 또는 사용하지 않도록 채널 속성 STATCHL을 설정해야 합니다. 여러 채널을 함께 제어하려면 큐 관리자 속성 STATCHL을 사용하여 큐 관리자 레벨에서 채널 회계 정보 콜렉션을 사용 가능 또는 불가능하게 합니다. 채널 속성 STATCHL이 QMGR 값으로 지정된 모든 채널의 경우에는 큐 관리자 레벨에서 채널 회계 정보 콜렉션이 제어됩니다.

자동으로 정의된 클러스터 송신자 채널은 IBM MQ 오브젝트가 아니므로 채널 오브젝트와 동일한 방식으로 속성을 보유하지 않습니다. 자동으로 정의된 클러스터 송신자 채널을 제어하려면 큐 관리자 속성 STACLs를 사용하십시오. 이 속성은 큐 관리자 내의 자동으로 정의된 클러스터 송신자 채널이 채널 통계 정보 콜렉션에 대해 사용 가능 또는 불가능한지 여부를 판별합니다.

채널 통계 정보 콜렉션을 세 가지 모니터링 레벨인 낮음, 중간 또는 높음 중 하나로 설정할 수 있습니다. 오브젝트 레벨 또는 큐 관리자 레벨에서 모니터링 레벨을 설정할 수 있습니다. 사용할 레벨의 선택은 시스템에 따라 다릅니다. 통계 정보 데이터를 수집하려면 계산 비용이 상대적으로 비싼 몇 가지 지시사항이 필요할 수 있으므로, 채널 통계 정보 콜렉션의 영향을 줄이기 위해 중간 및 낮음 모니터링 옵션은 항상 데이터를 수집하기 보다는 정기적으

로 데이터 샘플을 측정합니다. [129 페이지의 표 22](#)에서는 채널 통계 정보 콜렉션에 사용 가능한 레벨을 요약합니다.

표 22. 채널 통계 정보 콜렉션의 세부사항 레벨		
레벨	설명	사용법
낮음	일정한 간격으로 작은 데이터 샘플을 측정합니다.	높은 볼륨의 메시지를 처리하는 오브젝트의 경우.
보통	일정한 간격으로 데이터 샘플을 측정합니다.	대부분의 오브젝트의 경우.
높음	일정한 간격으로 모든 데이터를 측정합니다.	초당 몇 개의 메시지만을 처리하는 오브젝트의 경우(최신 정보가 중요함).

채널 속성 `STATCHL`의 값을 변경하려면 `MQSC` 명령, `ALTER CHANNEL`을 사용하고 매개변수 `STATCHL`을 지정하십시오.

큐 관리자 속성 `STATCHL`의 값을 변경하려면 `MQSC` 명령, `ALTER QMGR`을 사용하고 매개변수 `STATCHL`을 지정하십시오.

큐 관리자 속성 `STATACLS`의 값을 변경하려면 `MQSC` 명령, `ALTER QMGR`을 사용하고 매개변수 `STATACLS`를 지정하십시오.

채널 속성, `STATCHL`의 가능한 값은 다음과 같습니다.

낮음(LOW)

채널 통계 정보가 낮은 세부사항 레벨로 수집됩니다.

보통(MEDIUM)

채널 통계 정보가 중간 세부사항 레벨로 수집됩니다.

높음(HIGH)

채널 통계 정보가 높은 세부사항 레벨로 수집됩니다.

꺼짐(OFF)

이 채널에 대한 채널 통계 정보가 수집되지 않습니다.

큐 관리자

채널 속성이 `QMGR`로 설정됩니다. 이 채널에 대한 통계 정보 콜렉션은 큐 관리자 속성, `STATCHL`의 값으로 제어됩니다.

이 값은 기본값입니다.

z/OS에서 이 매개변수는 선택한 값에 관계없이 단순히 통계 데이터 수집을 켭니다. `LOW`, `MEDIUM` 또는 `HIGH`를 지정해도 결과에는 차이가 없습니다.

큐 관리자 속성, `STATCHL`의 가능한 값은 다음과 같습니다.

낮음(LOW)

채널 속성 `STATCHL`이 `QMGR`로 설정된 모든 채널에 대한 채널 통계 정보가 낮은 세부사항 레벨로 수집됩니다.

보통(MEDIUM)

채널 속성 `STATCHL`이 `QMGR`로 설정된 모든 채널에 대한 채널 통계 정보가 중간 세부사항 레벨로 수집됩니다.

높음(HIGH)

채널 속성 `STATCHL`이 `QMGR`로 설정된 모든 채널에 대한 채널 통계 정보가 높은 세부사항 레벨로 수집됩니다.

꺼짐(OFF)

채널 속성 `STATCHL`이 `QMGR`로 설정된 모든 채널에 대한 채널 통계 정보가 수집되지 않습니다.

이 값은 기본값입니다.

NONE

채널 속성 STATCHL과 무관하게 모든 채널에 대한 채널 통계 정보 콜렉션이 사용 불가능합니다.

z/OS에서 이 매개변수는 선택한 값에 관계없이 단순히 통계 데이터 수집을 켭니다. LOW, MEDIUM 또는 HIGH를 지정해도 결과에는 차이가 없습니다.

큐 관리자 속성, STATACLS의 가능한 값은 다음과 같습니다.

낮음(LOW)

자동으로 정의된 클러스터 송신자 채널에 대한 통계 정보가 낮은 세부사항 레벨로 수집됩니다.

보통(MEDIUM)

자동으로 정의된 클러스터 송신자 채널에 대한 통계 정보가 중간 세부사항 레벨로 수집됩니다.

높음(HIGH)

자동으로 정의된 클러스터 송신자 채널에 대한 통계 정보가 높은 세부사항 레벨로 수집됩니다.

꺼짐(OFF)

자동으로 정의된 클러스터 송신자 채널에 대한 통계 정보가 수집되지 않습니다.

큐 관리자

자동으로 정의된 클러스터 송신자 채널에 대한 통계 정보 콜렉션은 큐 관리자 속성, STATCHL의 값으로 제어됩니다.

이 값은 기본값입니다.

z/OS에서 이 매개변수는 선택한 값에 관계없이 단순히 통계 데이터 수집을 켭니다. LOW, MEDIUM 또는 HIGH를 지정해도 결과에는 차이가 없습니다.

예를 들어, 송신자 채널 QM1.TO.QM2에 대한 통계 정보 콜렉션을 중간 세부사항 레벨로 사용하려면 다음 MQSC 명령을 사용하십시오.

```
ALTER CHANNEL(QM1.TO.QM2) CHLTYPE(SDR) STATCHL(MEDIUM)
```

채널 속성 STATCHL을 QMGR로 지정하는 모든 채널에 대한 통계 정보 콜렉션을 중간 세부사항 레벨로 사용하려면 다음 MQSC 명령을 사용하십시오.

```
ALTER QMGR STATCHL(MEDIUM)
```

모든 자동으로 정의된 클러스터 송신자 채널에 대한 통계 정보 콜렉션을 중간 세부사항 레벨로 사용하려면 다음 MQSC 명령을 사용하십시오.

```
ALTER QMGR STATACLS(MEDIUM)
```

통계 메시지 생성

통계 메시지는 구성된 간격에, 큐 관리자가 제어된 방식으로 시스템 종료할 때에 생성됩니다.

구성된 간격은 통계 메시지 생성 사이의 간격(초)을 지정하는 STATINT 큐 관리자 속성으로 제어됩니다. 기본 통계 간격은 1800초(30분)입니다. 통계 간격을 변경하려면 MQSC 명령 ALTER QMGR을 사용하고 STATINT 매개변수를 지정하십시오. 예를 들어, 통계 간격을 900초(15분)로 변경하려면 다음 MQSC 명령을 사용하십시오.

```
ALTER QMGR STATINT(900)
```

통계 콜렉션 간격이 만기되려 하기 전에 현재 수집한 통계 데이터를 통계 큐에 쓰려면 다음 MQSC 명령 RESET QMGR TYPE(STATISTICS)를 사용하십시오. 이 명령을 발행하면 통계 큐에 수집한 통계 데이터가 기록되고 새 통계 데이터 콜렉션 간격이 시작됩니다.

회계 및 통계 정보 표시

회계 및 통계 메시지에 기록된 정보를 사용하려면 **amqsmn** 샘플 프로그램과 같은 애플리케이션을 실행하여 기록된 정보를 적합한 형식으로 변환하십시오.

회계 및 통계 메시지는 시스템 회계 및 통계 큐에 기록됩니다. **amqsmon**은 IBM MQ와 함께 제공되는 샘플 프로그램으로, 회계 및 통계 큐의 메시지를 처리하고 화면에 읽기 쉬운 양식으로 정보를 표시합니다.


amqsmon은 샘플 프로그램이므로 회계 또는 통계 메시지를 처리할 자신만의 애플리케이션을 쓰기 위한 템플릿으로 제공된 소스 코드를 사용하거나 **amqsmon** 소스 코드를 자신의 특정 요구사항에 맞게 수정할 수 있습니다.

amqsmon(형식화된 모니터링 정보 표시)

amqsmon 샘플 프로그램을 사용하여 회계 및 통계 메시지 내에 포함된 정보를 읽기 쉬운 형식으로 표시합니다.

amqsmon 프로그램은 계정 큐 SYSTEM.ADMIN.ACCOUNTING.QUEUE에서 계정 메시지를 읽습니다. 통계 큐 SYSTEM.ADMIN.STATISTICS.QUEUE에서 통계 메시지를 읽습니다.

구문



필수 매개변수

-t Type

처리할 메시지의 유형. Type을 다음 중 하나로 지정하십시오.

회계

회계 레코드가 처리됩니다. 시스템 큐, SYSTEM.ADMIN.ACCOUNTING.QUEUE에서 메시지를 읽습니다.

통계

통계 레코드가 처리됩니다. 시스템 큐, SYSTEM.ADMIN.STATISTICS.QUEUE에서 메시지를 읽습니다.

선택적 매개변수

-m QMgrName

회계 또는 통계 메시지를 처리할 큐 관리자의 이름.

이 매개변수를 지정하지 않으면 기본 큐 관리자가 사용됩니다.

-a

MQI 레코드만을 포함한 프로세스 메시지.

MQI 레코드만 표시합니다. MQI 레코드를 포함하지 않은 메시지는 메시지를 읽는 큐에 항상 남습니다.

-q QueueName

QueueName은 선택적 매개변수입니다.

QueueName을 제공하지 않을 경우: 큐 회계와 큐 통계 레코드만 표시합니다.

*QueueName*을 제공할 경우:

*QueueName*에 지정된 큐에 대한 큐 회계와 큐 통계 레코드만 표시합니다.

-b 이 지정되지 않은 경우, 레코드가 발생한 계정 및 통계 메시지가 버려집니다. 계정 및 통계 메시지는 다른 큐의 레코드도 포함할 수 있으므로, *-b* 를 지정하지 않으면 표시되지 않은 레코드를 버릴 수 있습니다.

-c ChannelName

*ChannelName*은 선택적 매개변수입니다.

*ChannelName*을 제공하지 않을 경우:

채널 통계 레코드만 표시합니다.

*ChannelName*을 제공할 경우:

*ChannelName*에 지정된 채널의 채널 통계 레코드만 표시합니다.

-b 가 지정되지 않은 경우, 레코드가 발생한 통계 메시지가 버려집니다. 통계 메시지는 다른 채널의 레코드도 포함할 수 있으므로, *-b* 를 지정하지 않으면 표시되지 않은 레코드를 버릴 수 있습니다.

이 매개변수는 통계 메시지만 표시할 때(*-t statistics*) 사용 가능합니다.

-i ConnectionId

*ConnectionId*에 지정된 연결 ID와 관련이 있는 레코드만 표시합니다.

이 매개변수는 회계 메시지만 표시할 때(*-t accounting*) 사용 가능합니다.

-b 가 지정되지 않은 경우, 레코드가 발생한 통계 메시지가 버려집니다. 통계 메시지는 다른 채널의 레코드도 포함할 수 있으므로, *-b* 를 지정하지 않으면 표시되지 않은 레코드를 버릴 수 있습니다.

-b

메시지를 찾아봅니다.

메시지는 비파괴적으로 검색됩니다.

-d Depth

처리 가능한 최대 메시지 수.

이 매개변수를 지정하지 않으면 무제한 수의 메시지가 처리될 수 있습니다.

-w TimeOut

메시지가 사용 가능하게 될 때까지 대기할 최대 시간(초).

이 매개변수를 지정하지 않을 경우 처리할 메시지가 더 이상 없으면 amqsmon이 종료됩니다.

-s StartTime

지정된 *StartTime* 후에만 넣은 프로세스 메시지.

*StartTime*은 yyyy-mm-dd hh.mm.ss 형식으로 지정됩니다. 시간 없이 날짜가 지정되면 시간은 기본적으로 지정된 날짜에 00.00.00으로 설정됩니다. 시간은 GMT입니다.

이 매개변수를 지정하지 않을 경우에 미치는 영향은 [참고 1](#)을 참조하십시오.

-e EndTime

지정된 *EndTime* 이전에만 넣은 프로세스 메시지.

*EndTime*은 yyyy-mm-dd hh.mm.ss 형식으로 지정됩니다. 시간 없이 날짜가 지정되면 시간은 기본적으로 지정된 날짜에 23.59.59으로 설정됩니다. 시간은 GMT입니다.

이 매개변수를 지정하지 않을 경우에 미치는 영향은 [참고 1](#)을 참조하십시오.

-l Parameter

처리된 레코드에서 선택한 필드만 표시합니다. *Parameter*는 쉘표로 구분된 정수 값 목록으로, 각 정수 값이 필드의 숫자 상수에 매핑됩니다(amqsmon 예 5 참조).

이 매개변수를 지정하지 않으면 사용 가능한 모든 필드가 표시됩니다.

참고:

1. *-s StartTime* 또는 *-e EndTime*을 지정하지 않을 경우 처리 가능한 메시지가 넣기 시간까지 제한되지 않습니다.

amqsmon(형식화된 모니터링 정보 표시) 예

이 페이지를 사용하여 amqsmon(형식화된 모니터링 정보 표시) 샘플 프로그램 실행 예를 봅니다.

1. 속성에 대한 설명은 170 페이지의 『큐 통계 메시지 데이터』의 내용을 참조하십시오.

다음 명령은 큐 관리자 saturn.queue.manager의 모든 MQI 통계 메시지를 표시합니다.

```
amqsmon -m saturn.queue.manager -t statistics -a
```

이 명령의 출력은 다음과 같습니다.

```
RecordType: MQIStatistics
QueueManager: 'saturn.queue.manager'
IntervalStartDate: '2005-04-30'
IntervalStartTime: '15.09.02'
IntervalEndDate: '2005-04-30'
IntervalEndTime: '15.39.02'
CommandLevel: 600
ConnCount: 23
ConnFailCount: 0
ConnsMax: 8
DiscCount: [17, 0, 0]
OpenCount: [0, 80, 1, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
OpenFailCount: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
CloseCount: [0, 73, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
CloseFailCount: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
InqCount: [4, 2102, 0, 0, 0, 46, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
InqFailCount: [0, 31, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
SetCount: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
SetFailCount: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
PutCount: [26, 1]
PutFailCount: 0
Put1Count: [40, 0]
Put1FailCount: 0
PutBytes: [57064, 12320]
GetCount: [18, 1]
GetBytes: [52, 12320]
GetFailCount: 2254
BrowseCount: [18, 60]
BrowseBytes: [23784, 30760]
BrowseFailCount: 9
CommitCount: 0
CommitFailCount: 0
BackCount: 0
ExpiredMsgCount: 0
PurgeCount: 0
```

2. 다음 명령은 큐 관리자 saturn.queue.manager의 큐 LOCALQ에 대한 모든 큐 통계 메시지를 표시합니다.

```
amqsmon -m saturn.queue.manager -t statistics -q LOCALQ
```

이 명령의 출력은 다음과 같습니다.

```
RecordType: QueueStatistics
QueueManager: 'saturn.queue.manager'
IntervalStartDate: '2005-04-30'
IntervalStartTime: '15.09.02'
IntervalEndDate: '2005-04-30'
IntervalEndTime: '15.39.02'
CommandLevel: 600
```

```

ObjectCount: 3
QueueStatistics:
  QueueName: 'LOCALQ'
  CreateDate: '2005-03-08'
  CreateTime: '17.07.02'
  QueueType: Predefined
  QueueDefinitionType: Local
  QMinDepth: 0
  QMaxDepth: 18
  AverageQueueTime: [29827281, 0]
  PutCount: [26, 0]
  PutFailCount: 0
  Put1Count: [0, 0]
  Put1FailCount: 0
  PutBytes: [88, 0]
  GetCount: [18, 0]
  GetBytes: [52, 0]
  GetFailCount: 0
  BrowseCount: [0, 0]
  BrowseBytes: [0, 0]
  BrowseFailCount: 1
  NonQueuedMsgCount: 0
  ExpiredMsgCount: 0
  PurgedMsgCount: 0

```

3. 다음 명령은 큐 관리자 saturn.queue.manager에서 2005년 4월 30일 15:30분 이후에 기록된 모든 통계 메시지를 표시합니다.

```
amqsmon -m saturn.queue.manager -t statistics -s "2005-04-30 15.30.00"
```

이 명령의 출력은 다음과 같습니다.

```

RecordType: MQIStatistics
QueueManager: 'saturn.queue.manager'
IntervalStartDate: '2005-04-30'
IntervalStartTime: '15.09.02'
IntervalEndDate: '2005-04-30'
IntervalEndTime: '15.39.02'
CommandLevel: 600
ConnCount: 23
ConnFailCount: 0
ConnsMax: 8
DiscCount: [17, 0, 0]
OpenCount: [0, 80, 1, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
...
RecordType: QueueStatistics
QueueManager: 'saturn.queue.manager'
IntervalStartDate: '2005-04-30'
IntervalStartTime: '15.09.02'
IntervalEndDate: '2005-04-30'
IntervalEndTime: '15.39.02'
CommandLevel: 600
ObjectCount: 3
QueueStatistics: 0
  QueueName: 'LOCALQ'
  CreateDate: '2005-03-08'
  CreateTime: '17.07.02'
  QueueType: Predefined
...
QueueStatistics: 1
  QueueName: 'SAMPLEQ'
  CreateDate: '2005-03-08'
  CreateTime: '17.07.02'
  QueueType: Predefined
...

```

4. 속성에 대한 설명은 150 페이지의 『큐 회계 메시지 데이터』의 내용을 참조하십시오.

다음 명령은 큐 관리자 saturn.queue.manager에서 2005년 4월 30일에 기록된 모든 회계 메시지를 표시합니다.

```
amqsmon -m saturn.queue.manager -t accounting -s "2005-04-30" -e "2005-04-30"
```

이 명령의 출력은 다음과 같습니다.

```

RecordType: MQIAccounting
QueueManager: 'saturn.queue.manager'
IntervalStartDate: '2005-04-30'
IntervalStartTime: '15.09.29'
IntervalEndDate: '2005-04-30'
IntervalEndTime: '15.09.30'
CommandLevel: 600
ConnectionId: x'414d514354524556312020202020208d0b3742010a0020'
SeqNumber: 0
ApplicationName: 'amqsput'
ApplicationPid: 8572
ApplicationTid: 1
UserId: 'admin'
ConnDate: '2005-03-16'
ConnTime: '15.09.29'
DiscDate: '2005-03-16'
DiscTime: '15.09.30'
DiscType: Normal
OpenCount: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
OpenFailCount: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
CloseCount: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
CloseFailCount: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
PutCount: [1, 0]
PutFailCount: 0
PutBytes: [4, 0]
GetCount: [0, 0]
GetFailCount: 0
GetBytes: [0, 0]
BrowseCount: [0, 0]
BrowseFailCount: 0
BrowseBytes: [0, 0]
CommitCount: 0
CommitFailCount: 0
BackCount: 0
InqCount: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
InqFailCount: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
SetCount: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
SetFailCount: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

```

```

RecordType: MQIAccounting
QueueManager: 'saturn.queue.manager'
IntervalStartDate: '2005-03-16'
IntervalStartTime: '15.16.22'
IntervalEndDate: '2005-03-16'
IntervalEndTime: '15.16.22'
CommandLevel: 600
ConnectionId: x'414d514354524556312020202020208d0b3742010c0020'
SeqNumber: 0
ApplicationName: 'runmqsc'
ApplicationPid: 8615
ApplicationTid: 1
...

```

5. 다음 명령은 회계 큐를 찾아보고 MQI 회계 정보가 사용 가능한 모든 애플리케이션의 애플리케이션 이름과 연결 ID를 표시합니다.

```
amqsmon -m saturn.queue.manager -t accounting -b -l 7006,3024
```

이 명령의 출력은 다음과 같습니다.

```

MonitoringType: QueueAccounting
ConnectionId: x'414d5143514d39303520202020202020fcf1855e01e80322'
ApplicationName: 'WebSphere MQ\bin\amqsput.exe'
QueueAccounting: 0

MonitoringType: QueueAccounting
ConnectionId: x'414d5143514d39303520202020202020fcf1855e01ea0322'
ApplicationName: 'BM\MQ_4\bin64\MQExplorer.exe'
QueueAccounting: 0
QueueAccounting: 1
QueueAccounting: 2
QueueAccounting: 3
QueueAccounting: 4
QueueAccounting: 5
QueueAccounting: 6
QueueAccounting: 7

```


1. **amqsmn** 명령에서 **Type** 매개변수에 대해 *statistics* 를 선택했으므로 174 페이지의 『AvgTimeOnQ』 및 173 페이지의 『QMaxDepth』 속성에 대한 설명을 보려면 170 페이지의 『큐 통계 메시지 데이터』 를 방문하십시오.

각 경우 **Identifier** 속성을 찾으십시오.

AvgTimeOnQ의 경우 **Identifier**은(는) MQIAMO64_AVG_Q_TIME이고, **QMaxDepth**은(는) MQIAMO_Q_MAX_DEPTH입니다.

2. 137 페이지의 『1』 단계에서 찾은 ID를 검색하십시오.

상수 섹션으로 이동하여 MQIAMO *(명령 형식 정수 모니터링 매개변수 유형) 목록을 찾을 때까지 아래로 스크롤하십시오. MQIAMO_Q_MAX_DEPTH를 찾으면 739 값이 표시됩니다.

마찬가지로, MQIAMO64 *(명령 형식 64비트 정수 모니터링 매개변수 유형) 목록을 찾으십시오. MQIAMO64_AVG_Q_TIME을 찾으면 703 값이 표시됩니다.

회계 및 통계 메시지 참조

이 페이지를 사용하여 회계 및 통계 메시지의 형식과 이 메시지에 리턴되는 정보를 개괄합니다.

회계 및 통계 메시지는 메시지 디스크립터 및 메시지 데이터를 포함한 표준 IBM MQ 메시지입니다. 메시지 데이터는 IBM MQ 애플리케이션이 수행한 MQI 조작에 대한 정보나 IBM MQ 시스템에서 발생하는 활동에 대한 정보를 포함합니다.

메시지 디스크립터

- MQMD 구조

메시지 데이터

- PCF 헤더(MQCFH)
- 항상 리턴되는 회계 또는 통계 메시지 데이터
- 사용 가능한 경우에 리턴되는 회계 또는 통계 메시지 데이터

회계 및 통계 메시지 형식

이 페이지를 MQI 회계 메시지의 구조 예로 사용하십시오.

표 23. MQI 회계 메시지 구조		
MQMD 구조	회계 메시지 헤더 MQCFH 구조	MQI 계정 메시지 데이터 ¹
구조 ID 구조 버전 보고서 옵션 메시지 유형 만기 시간 피드백 코드 Encoding 코드화 문자 세트 ID 메시지 형식 메시지 우선순위 지속 메시지 ID 상관 ID 백아웃 수 응답 대상 큐 응답 대상 큐 관리자 사용자 ID 계정 토큰 애플리케이션 ID 데이터 애플리케이션 유형 애플리케이션 이름 넣은 날짜 넣은 시간 애플리케이션 원본 데이터 그룹 ID 메시지 순서 번호 오프셋 메시지 플래그 원래 길이	구조 유형 구조 길이 구조 버전 명령 ID 메시지 순서 번호 제어 옵션 완료 코드 이유 코드 매개변수 수	큐 관리자 간격 시작 날짜 간격 시작 시간 간격 종료 날짜 간격 종료 시간 명령 레벨 연결 ID 순서 번호 애플리케이션 이름 애플리케이션 프로세스 ID 애플리케이션 스레드 ID 사용자 ID 연결 날짜 연결 시간 연결 이름 채널 이름 연결 해제 날짜 연결 해제 시간 연결 해제 유형 열기 수 열기 실패 수 닫기 수 닫기 실패 수 넣기 수 넣기 실패 수 Put1 수 Put1 실패 수 넣기 바이트 가져오기 수 가져오기 실패 수 가져오기 바이트 찾아보기 수 찾아보기 실패 수 찾아보기 바이트 커밋 수 커밋 실패 수 백아웃 수 조회 수 조회 실패 수 설정 수 설정 실패 수
참고: 1. 표시된 매개변수는 MQI 회계 메시지에 대해 리턴된 매개변수입니다. 실제 회계 또는 통계 메시지 데이터는 메시지 범주에 따라 다릅니다.		

회계 및 통계 메시지 MQMD(메시지 디스크립터)

이 페이지를 사용하여 회계 및 통계 메시지의 메시지 디스크립터와 이벤트 메시지의 메시지 디스크립터 간 차이를 이해합니다.

회계 및 통계 메시지의 메시지 디스크립터의 매개변수와 값은 다음을 제외하면, 이벤트 메시지의 메시지 디스크립터에서와 동일합니다.

Format

설명: 메시지 데이터의 형식 이름입니다.
데이터 유형: MQCHAR8.
가치: **MQFMT_ADMIN**
관리 메시지.

회계 및 통계 메시지의 메시지 디스크립터에 포함된 일부 매개변수는 메시지를 생성한 큐 관리자가 제공하는 수정된 데이터를 포함합니다.

MQMD는 메시지를 넣는 큐 관리자의 이름(28자에서 잘림)과 회계 또는 통계 큐에 메시지를 넣은 날짜 및 시간도 지정합니다.

회계 및 통계 메시지의 메시지 데이터

회계 및 통계 메시지의 메시지 데이터는 PCF 명령 조회 및 응답에 사용되는 프로그래밍 가능 명령 형식(PCF)을 기반으로 합니다. 회계 및 통계 메시지의 메시지 데이터는 PCF 헤더(MQCFH)와 회계 또는 통계 보고서로 구성됩니다.

회계 및 통계 메시지 MQCFH(PCF 헤더)

회계 및 통계 메시지의 메시지 헤더는 MQCFH 구조입니다. 회계 및 통계 메시지의 메시지 헤더의 매개변수와 값은 다음을 제외하면, 이벤트 메시지의 메시지 헤더에서와 동일합니다.

Command

설명: 명령 ID입니다. 회계 또는 통계 메시지 범주를 식별합니다.
데이터 유형: MQLONG.
값: **MQCMD_ACCOUNTING_MQI**
MQI 회계 메시지.
MQCMD_ACCOUNTING_Q
큐 회계 메시지.
MQCMD_STATISTICS_MQI
MQI 통계 메시지.
MQCMD_STATISTICS_Q
큐 통계 메시지.
MQCMD_STATISTICS_CHANNEL
채널 통계 메시지.

Version

설명: 구조 버전 번호입니다.
데이터 유형: MQLONG.
가치: **MQCFH_VERSION_3**
회계 및 통계 메시지 버전-3.

회계 및 통계 메시지 데이터

회계 및 통계 메시지 데이터의 콘텐츠는 다음과 같이 회계 또는 통계 메시지의 범주에 따라 다릅니다.

MQI 회계 메시지

MQI 회계 메시지 데이터는 많은 PCF 매개변수로 구성됩니다(PCF 그룹은 없음).

큐 회계 메시지

큐 회계 메시지 데이터는 많은 PCF 매개변수로 구성되며 범위는 1 ~ 100 *QAccountingData* PCF 그룹입니다.

MQI 통계 메시지

MQI 통계 메시지 데이터는 많은 PCF 매개변수로 구성됩니다(PCF 그룹은 없음).

큐 통계 메시지

큐 통계 메시지 데이터는 많은 PCF 매개변수로 구성되며 범위는 1 ~ 100 *QStatisticsData* PCF 그룹입니다.

채널 통계 메시지

채널 통계 메시지 데이터는 많은 PCF 매개변수로 구성되며 범위는 1 ~ 100 *ChlStatisticsData* PCF 그룹입니다.

MQI 회계 메시지 데이터

이 페이지를 사용하여 MQI 회계 메시지의 구조를 봅니다.

메시지 이름:	MQI 회계 메시지.
플랫폼:	IBM MQ for z/OS를 제외한 모두.
시스템 큐:	SYSTEM.ADMIN.ACCOUNTING.QUEUE.

QueueManager

설명:	큐 매니저의 이름
ID:	MQCA_Q_MGR_NAME
데이터 유형:	MQCFST
최대 길이:	MQ_Q_MGR_NAME_LENGTH
리턴됨:	Always

IntervalStartDate

설명:	모니터링 기간의 시작 날짜
ID:	MQCAMO_START_DATE
데이터 유형:	MQCFST
최대 길이:	MQ_DATE_LENGTH
리턴됨:	Always

IntervalStartTime

설명:	모니터링 기간의 시작 시간
ID:	MQCAMO_START_TIME
데이터 유형:	MQCFST
최대 길이:	MQ_TIME_LENGTH
리턴됨:	Always

IntervalEndDate

설명:	모니터링 기간의 종료 날짜
ID:	MQCAMO_END_DATE
데이터 유형:	MQCFST
최대 길이:	MQ_DATE_LENGTH

리턴됨: Always

IntervalEndTime

설명: 모니터링 기간의 종료 시간
ID: MQCAMO_END_TIME
데이터 유형: MQCFST
최대 길이: MQ_TIME_LENGTH
리턴됨: Always

CommandLevel

설명: 큐 관리자 명령 레벨
ID: MQIA_COMMAND_LEVEL
데이터 유형: MQCFIN
리턴됨: Always

ConnectionId

설명: IBM MQ 연결의 연결 ID
ID: MQBACF_CONNECTION_ID
데이터 유형: MQCFBS
최대 길이: MQ_CONNECTION_ID_LENGTH
리턴됨: Always

SeqNumber

설명: 순서 번호. 이 값은 장기 실행 연결에 대한 각 후속 레코드마다 증분됩니다.
ID: MQIACF_SEQUENCE_NUMBER
데이터 유형: MQCFIN
리턴됨: Always

ApplicationName

설명: 애플리케이션의 이름. 이 필드의 콘텐츠는 메시지 디스크립터의 *PutApplName* 필드 콘텐츠에 해당합니다.
ID: MQCACF_APPL_NAME
데이터 유형: MQCFST
최대 길이: MQ_APPL_NAME_LENGTH
리턴됨: Always

ApplicationPid

설명: 애플리케이션의 운영 체제 프로세스 ID
ID: MQIACF_PROCESS_ID
데이터 유형: MQCFIN
리턴됨: Always

ApplicationId

설명: 애플리케이션 연결의 IBM MQ 스레드 ID.
ID: MQIACF_THREAD_ID
데이터 유형: MQCFIN
리턴됨: Always

UserId

설명: 애플리케이션의 사용자 ID 컨텍스트
ID: MQCACF_USER_IDENTIFIER
데이터 유형: MQCFST
최대 길이: MQ_USER_ID_LENGTH
리턴됨: Always

ConnDate

설명: MQCONN 조작 날짜
ID: MQCAMO_CONN_DATE
데이터 유형: MQCFST
최대 길이: MQ_TIME_LENGTH
리턴됨: 사용 가능할 때

ConnTime

설명: MQCONN 조작 시간
ID: MQCAMO_CONN_TIME
데이터 유형: MQCFST
최대 길이: MQ_TIME_LENGTH
리턴됨: 사용 가능할 때

ConnName

설명: 클라이언트 연결의 연결 이름
ID: MQCACH_CONNECTION_NAME
데이터 유형: MQCFST
최대 길이: MQ_CONN_NAME_LENGTH
리턴됨: 사용 가능할 때

ChannelName

설명: 클라이언트 연결의 채널 이름
ID: MQCACH_CHANNEL_NAME
데이터 유형: MQCFST
최대 길이: MQ_CHANNEL_NAME_LENGTH
리턴됨: 사용 가능할 때

DiscDate

설명: MQDISC 조작 날짜
ID: MQCAMO_DISC_DATE
데이터 유형: MQCFST
최대 길이: MQ_DATE_LENGTH
리턴됨: 사용 가능할 때

DiscTime

설명: MQDISC 조작 시간
ID: MQCAMO_DISC_TIME
데이터 유형: MQCFST
최대 길이: MQ_TIME_LENGTH
리턴됨: 사용 가능할 때

DiscType

설명: 연결 해제 유형
ID: MQIAMO_DISC_TYPE
데이터 유형: MQCFIN
값: 가능한 값은 다음과 같습니다.
MQDISCONNECT_NORMAL
애플리케이션의 요청으로
MQDISCONNECT_IMPLICIT
비정상 애플리케이션 종료
MQDISCONNECT_Q_MGR
큐 관리자가 끊은 연결
리턴됨: 사용 가능할 때

OpenCount

설명: MQOPEN에 대한 호출을 실행하거나 MQPUT1 verb를 사용하여 열린 오브젝트의 수. 이 매개변수는 오브젝트 유형별로 색인화된 정수 목록입니다(참조 [참고 1](#) 참조).
ID: MQIAMO_OPENS
데이터 유형: MQCFIL
리턴됨: 사용 가능할 때

OpenFailCount

설명: 실패한 오브젝트 열기 시도 수. 이 매개변수는 오브젝트 유형별로 색인화된 정수 목록입니다(참조 [참고 1](#) 참조).
ID: MQIAMO_OPENS_FAILED
데이터 유형: MQCFIL
리턴됨: 사용 가능할 때

CloseCount

설명:	닫힌 오브젝트 수. 이 매개변수는 오브젝트 유형별로 색인화된 정수 목록입니다(참조 참고 1 참조).
ID:	MQIAMO_CLOSES
데이터 유형:	MQCFIL
리턴됨:	사용 가능할 때

CloseFailCount

설명:	실패한 오브젝트 닫기 시도 수. 이 매개변수는 오브젝트 유형별로 색인화된 정수 목록입니다(참조 참고 1 참조).
ID:	MQIAMO_CLOSES_FAILED
데이터 유형:	MQCFIL
리턴됨:	사용 가능할 때

PutCount

설명:	MQPUT1 호출을 사용하여 넣은 메시지를 제외하고, 큐에 정상적으로 넣은 지속 및 비지속 메시지 수. 이 매개변수는 지속성 값에 의해 색인화되는 정수 목록입니다. 참조 노트 2 를 보십시오.
ID:	MQIAMO_PUTS
데이터 유형:	MQCFIL
리턴됨:	사용 가능할 때

PutFailCount

설명:	실패한 메시지 넣기 시도 수
ID:	MQIAMO_PUTS_FAILED
데이터 유형:	MQCFIN
리턴됨:	사용 가능할 때

Put1Count

설명:	MQPUT1 호출을 사용하여 큐에 성공적으로 넣은 지속 및 비지속 메시지 수. 이 매개변수는 지속성 값에 의해 색인화되는 정수 목록입니다. 참조 노트 2 를 보십시오.
ID:	MQIAMO_PUT1S
데이터 유형:	MQCFIL
PCF 그룹에 포함:	<i>QAccountingData</i>
리턴됨:	사용 가능할 때

Put1FailCount

설명:	MQPUT1 호출을 사용하여 메시지를 넣으려는 실패한 시도 수
ID:	MQIAMO_PUT1S_FAILED
데이터 유형:	MQCFIN
PCF 그룹에 포함:	<i>QAccountingData</i>
리턴됨:	사용 가능할 때

PutBytes

설명:	지속 및 비지속 메시지에 대해 넣기 호출을 사용하여 쓴 바이트 수. 이 매개변수는 지속성 값에 의해 색인화되는 정수 목록입니다. 참조 노트 2 를 보십시오.
ID:	MQIAMO64_PUT_BYTES
데이터 유형:	MQCFIL64
리턴됨:	사용 가능할 때

GetCount

설명:	지속 및 비지속 메시지에 대한 성공한 파괴적 MQGET 호출의 수. 이 매개변수는 지속성 값에 의해 색인화되는 정수 목록입니다. 참조 노트 2 를 보십시오.
ID:	MQIAMO_GETS
데이터 유형:	MQCFIL
리턴됨:	사용 가능할 때

GetFailCount

설명:	실패한 파괴적 MQGET 호출 수
ID:	MQIAMO_GETS_FAILED
데이터 유형:	MQCFIN
리턴됨:	사용 가능할 때

GetBytes

설명:	지속 및 비지속 메시지의 수신된 총 바이트 수. 이 매개변수는 지속성 값에 의해 색인화되는 정수 목록입니다. 참조 노트 2 를 보십시오.
ID:	MQIAMO64_GET_BYTES
데이터 유형:	MQCFIL64
리턴됨:	사용 가능할 때

BrowseCount

설명:	지속 및 비지속 메시지에 대한 성공한 비파괴적 MQGET 호출의 수. 이 매개변수는 지속성 값에 의해 색인화되는 정수 목록입니다. 참조 노트 2 를 보십시오.
ID:	MQIAMO_BROWSES
데이터 유형:	MQCFIL
리턴됨:	사용 가능할 때

BrowseFailCount

설명:	실패한 비파괴 MQGET 호출 수
ID:	MQIAMO_BROWSES_FAILED
데이터 유형:	MQCFIN
리턴됨:	사용 가능할 때

BrowseBytes

설명:	지속 및 비지속 메시지를 찾아본 총 바이트 수. 이 매개변수는 지속성 값에 의해 색인화되는 정수 목록입니다. 참조 노트 2 를 보십시오.
-----	--

ID: MQIAMO64_BROWSE_BYTES
데이터 유형: MQCFIL64
리턴됨: 사용 가능할 때

CommitCount

설명: 성공한 트랜잭션 수. 이 수는 연결된 애플리케이션이 내재적으로 커미트한 트랜잭션을 포함합니다. 미해결 작업이 없는 커미트 요청이 이 수에 포함됩니다.
ID: MQIAMO_COMMITS
데이터 유형: MQCFIN
리턴됨: 사용 가능할 때

CommitFailCount

설명: 실패한 트랜잭션 완료 시도 수
ID: MQIAMO_COMMITS_FAILED
데이터 유형: MQCFIN
리턴됨: 사용 가능할 때

BackCount

설명: 비정상 연결 해제에 의한 암시적 백아웃을 포함하여, 처리된 백아웃 수
ID: MQIAMO_BACKOUTS
데이터 유형: MQCFIN
리턴됨: 사용 가능할 때

InqCount

설명: 조회에 성공한 오브젝트 수. 이 매개변수는 오브젝트 유형별로 색인화된 정수 목록입니다(참조 [참고 1](#) 참조).
ID: MQIAMO_INQS
데이터 유형: MQCFIL
리턴됨: 사용 가능할 때

InqFailCount

설명: 실패한 오브젝트 조회 시도 수. 이 매개변수는 오브젝트 유형별로 색인화된 정수 목록입니다(참조 [참고 1](#) 참조).
ID: MQIAMO_INQS_FAILED
데이터 유형: MQCFIL
리턴됨: 사용 가능할 때

SetCount

설명: 성공한 MQSET 호출 수. 이 매개변수는 오브젝트 유형별로 색인화된 정수 목록입니다(참조 [참고 1](#) 참조).
ID: MQIAMO_SETS
데이터 유형: MQCFIL
리턴됨: 사용 가능할 때

SetFailCount

설명: 실패한 MQSET 호출 수. 이 매개변수는 오브젝트 유형별로 색인화된 정수 목록입니다 (참조 [참고 1](#) 참조).

ID: MQIAMO_SETS_FAILED

데이터 유형: MQCFIL

리턴됨: 사용 가능할 때

SubCountDur

설명: 지속 가능한 구독을 작성, 대체 또는 재개한 구독 요청의 수. 조작 유형별로 색인화된 값 배열입니다.

0 = 작성된 구독 수
1 = 변경된 구독 수
2 = 재개한 구독 수

ID: MQIAMO_SUBS_DUR

데이터 유형: MQCFIL

리턴됨: 사용 가능할 때.

SubCountNDur

설명: 지속 불가능한 구독을 작성, 대체 또는 재개한 구독 요청의 수. 조작 유형별로 색인화된 값 배열입니다.

0 = 작성된 구독 수
1 = 변경된 구독 수
2 = 재개한 구독 수

ID: MQIAMO_SUBS_NDUR

데이터 유형: MQCFIL

리턴됨: 사용 가능할 때.

SubFailCount

설명: 실패한 구독 요청 수.

ID: MQIAMO_SUBS_FAILED

데이터 유형: MQCFIN

리턴됨: 사용 가능할 때.

UnsubCountDur

설명: 지속 가능한 구독에 대한 성공한 구독 해제 요청 수. 조작 유형별로 색인화된 값 배열입니다.

0 - 구독이 달렸지만 제거되지 않음
1 - 구독이 달히고 제거됨

ID: MQIAMO_UNSUBS_DUR

데이터 유형: MQCFIL

리턴됨: 사용 가능할 때.

UnsubCountNDur

설명: 지속 가능한 구독에 대한 성공한 구독 해제 요청 수. 조작 유형별로 색인화된 값 배열입니다.
0 - 구독이 닫혔지만 제거되지 않음
1 - 구독이 닫히고 제거됨

ID: MQIAMO_UNSUBS_NDUR
데이터 유형: MQCFIL
리턴됨: 사용 가능할 때.

UnsubFailCount

설명: 실패한 구독 해제 요청 수.

ID: MQIAMO_UNSUBS_FAILED
데이터 유형: MQCFIN
리턴됨: 사용 가능할 때.

SubRqCount

설명: 성공한 MQSUBRQ 요청 수.

ID: MQIAMO_SUBRQS
데이터 유형: MQCFIN
리턴됨: 사용 가능할 때.

SubRqFailCount

설명: 실패한 MQSUB 요청 수.

ID: MQIAMO_SUBRQS_FAILED
데이터 유형: MQCFIN
리턴됨: 사용 가능할 때.

CBCount

설명: 성공한 MQCB 요청 수. 조작 유형별로 색인화된 값 배열입니다.
0 - 콜백이 작성 또는 변경됨
1 - 콜백이 제거됨
2 - 콜백이 재개됨
3 - 콜백이 일시중단됨

ID: MQIAMO_CBS
데이터 유형: MQCFIN
리턴됨: 사용 가능할 때.

CBFailCount

설명: 실패한 MQCB 요청 수.

ID: MQIAMO_CBS_FAILED
데이터 유형: MQCFIN

리턴됨: 사용 가능할 때.

CtlCount

설명: 성공한 MQCTL 요청 수. 조작 유형별로 색인화된 값 배열입니다.

- 0 - 연결이 시작됨
- 1 - 연결이 중지됨
- 2 - 연결이 재개됨
- 3 - 연결이 일시중단됨

ID: MQIAMO_CTLS

데이터 유형: MQCFIL

리턴됨: 사용 가능할 때.

CtlFailCount

설명: 실패한 MQCTL 요청 수.

ID: MQIAMO_CTLS_FAILED

데이터 유형: MQCFIN

리턴됨: 사용 가능할 때.

StatCount

설명: 성공한 MQSTAT 요청 수.

ID: MQIAMO_STATS.

데이터 유형: MQCFIN

리턴됨: 사용 가능할 때.

StatFailCount

설명: 실패한 MQSTAT 요청 수.

ID: MQIAMO_STATS_FAILED

데이터 유형: MQCFIN

리턴됨: 사용 가능할 때.

PutTopicCount

설명: MQPUT1 호출을 사용하여 넣은 메시지를 제외하고, 토픽에 정상적으로 넣은 지속 및 비지속 메시지 수. 이 매개변수는 지속성 값에 의해 색인화되는 정수 목록입니다. [참조 노트 2](#)를 보십시오.

참고: 토픽으로 분석되며 큐 알리어스를 사용하여 넣은 메시지가 이 값에 포함됩니다.

ID: MQIAMO_TOPIC_PUTS

데이터 유형: MQCFIL

리턴됨: 사용 가능할 때.

PutTopicFailCount

설명: 토픽에 메시지를 넣으려는 실패한 시도 수.

ID: MQIAMO_TOPIC_PUTS_FAILED

데이터 유형: MQCFIN
리턴됨: 사용 가능할 때.

Put1TopicCount

설명: MQPUT1 호출을 사용하여 토픽에 넣은 지속 및 비지속 메시지 수. 이 매개변수는 지속성 값에 의해 색인화되는 정수 목록입니다. [참조 노트 2](#)를 보십시오.
참고: 토픽으로 분석되며 큐 알리어스를 사용하여 넣은 메시지가 이 값에 포함됩니다.

ID: MQIAMO_TOPIC_PUT1S
데이터 유형: MQCFIL
리턴됨: 사용 가능할 때.

Put1TopicFailCount

설명: MQPUT1 호출을 사용하여 토픽에 메시지를 넣으려는 실패한 시도 수.
ID: MQIAMO_TOPIC_PUT1S_FAILED
데이터 유형: MQCFIN
리턴됨: 사용 가능할 때.

PutTopicBytes

설명: 발행 조작으로 분석된 지속 및 비지속 메시지에 대해 넣기 호출을 사용하여 쓴 바이트 수. 이 수는 구독자에게 전달된 결과적인 바이트 수가 아니라, 애플리케이션이 넣은 바이트 수입니다. 이 매개변수는 지속성 값에 의해 색인화되는 정수 목록입니다. [참조 노트 2](#)를 보십시오.
ID: MQIAMO64_TOPIC_PUT_BYTES
데이터 유형: MQCFIL64
리턴됨: 사용 가능할 때.

큐 회계 메시지 데이터

이 페이지를 사용하여 큐 회계 메시지의 구조를 봅니다.

메시지 이름:	큐 회계 메시지.
플랫폼:	IBM MQ for z/OS를 제외한 모두.
시스템 큐:	SYSTEM.ADMIN.ACCOUNTING.QUEUE.

QueueManager

설명: 큐 매니저의 이름
ID: MQCA_Q_MGR_NAME
데이터 유형: MQCFST
최대 길이: MQ_Q_MGR_NAME_LENGTH
리턴됨: Always

IntervalStartDate

설명: 모니터링 기간의 시작 날짜
ID: MQCAMO_START_DATE

데이터 유형: MQCFST
최대 길이: MQ_DATE_LENGTH
리턴됨: Always

IntervalStartTime

설명: 모니터링 기간의 시작 시간
ID: MQCAMO_START_TIME
데이터 유형: MQCFST
최대 길이: MQ_TIME_LENGTH
리턴됨: Always

IntervalEndDate

설명: 모니터링 기간의 종료 날짜
ID: MQCAMO_END_DATE
데이터 유형: MQCFST
최대 길이: MQ_DATE_LENGTH
리턴됨: Always

IntervalEndTime

설명: 모니터링 기간의 종료 시간
ID: MQCAMO_END_TIME
데이터 유형: MQCFST
최대 길이: MQ_TIME_LENGTH
리턴됨: Always

CommandLevel

설명: 큐 관리자 명령 레벨
ID: MQIA_COMMAND_LEVEL
데이터 유형: MQCFIN
리턴됨: Always

ConnectionId

설명: IBM MQ 연결의 연결 ID
ID: MQBACF_CONNECTION_ID
데이터 유형: MQCFBS
최대 길이: MQ_CONNECTION_ID_LENGTH
리턴됨: Always

SeqNumber

설명: 순서 번호. 이 값은 장기 실행 연결에 대한 각 후속 레코드마다 증분됩니다.
ID: MQIACF_SEQUENCE_NUMBER

데이터 유형: MQCFIN
리턴됨: Always

ApplicationName

설명: 애플리케이션의 이름. 이 필드의 콘텐츠는 메시지 디스크립터의 PutApplName 필드 콘텐츠에 해당합니다.
ID: MQCACF_APPL_NAME
데이터 유형: MQCFST
최대 길이: MQ_APPL_NAME_LENGTH
리턴됨: Always

ApplicationPid

설명: 애플리케이션의 운영 체제 프로세스 ID
ID: MQIACF_PROCESS_ID
데이터 유형: MQCFIN
리턴됨: Always

ApplicationTid

설명: 애플리케이션 연결의 IBM MQ 스레드 ID.
ID: MQIACF_THREAD_ID
데이터 유형: MQCFIN
리턴됨: Always

UserId

설명: 애플리케이션의 사용자 ID 컨텍스트
ID: MQCACF_USER_IDENTIFIER
데이터 유형: MQCFST
최대 길이: MQ_USER_ID_LENGTH
리턴됨: Always

ObjectCount

설명: 회계 데이터가 기록된 간격에 액세스한 큐의 수. 이 값은 메시지에 포함된 QAccountingData PCF 그룹 수로 설정됩니다.
ID: MQIAMO_OBJECT_COUNT
데이터 유형: MQCFIN
리턴됨: Always

QAccountingData

설명: 큐에 대한 회계 세부사항을 지정하는 그룹화된 매개변수.
ID: MQGACF_Q_ACCOUNTING_DATA
데이터 유형: MQCFGR

그룹의 매개변수:

- QName*
- CreateDate*
- CreateTime*
- QType*
- QDefinitionType*
- OpenCount*
- OpenDate*
- OpenTime*
- CloseDate*
- CloseTime*
- PutCount*
- PutFailCount*
- Put1Count*
- Put1FailCount*
- PutBytes*
- PutMinBytes*
- PutMaxBytes*
- GetCount*
- GetFailCount*
- GetBytes*
- GetMinBytes*
- GetMaxBytes*
- BrowseCount*
- BrowseFailCount*
- BrowseBytes*
- BrowseMinBytes*
- BrowseMaxBytes*
- TimeOnQMin*
- TimeOnQAvg*
- TimeOnQMax*

리턴됨: Always

QName

설명: 큐의 이름.
 ID: MQCA_Q_NAME
 데이터 유형: MQCFST
 PCF 그룹에 포함: *QAccountingData*
 최대 길이: MQ_Q_NAME_LENGTH
 리턴됨: 사용 가능할 때

CreateDate

설명: 큐가 작성된 날짜
 ID: MQCA_CREATION_DATE
 데이터 유형: MQCFST
 PCF 그룹에 포함: *QAccountingData*
 최대 길이: MQ_DATE_LENGTH

리턴됨: 사용 가능할 때

CreateTime

설명: 큐가 작성된 시간
ID: MQCA_CREATION_TIME
데이터 유형: MQCFST
PCF 그룹에 포함: *QAccountingData*
최대 길이: MQ_TIME_LENGTH
리턴됨: 사용 가능할 때

QType

설명: 큐의 유형
ID: MQIA_Q_TYPE
데이터 유형: MQCFIN
PCF 그룹에 포함: *QAccountingData*
가치: MQQT_LOCAL
리턴됨: 사용 가능할 때

QDefinitionType

설명: 큐 정의 유형
ID: MQIA_DEFINITION_TYPE
데이터 유형: MQCFIN
PCF 그룹에 포함: *QAccountingData*
값: 가능한 값은 다음과 같습니다.

MQQDT_PREDEFINED
MQQDT_PERMANENT_DYNAMIC
MQQDT_TEMPORARY_DYNAMIC

리턴됨: 사용 가능할 때

OpenCount

설명: MQOPEN에 대한 호출을 실행하거나 MQPUT1 verb를 사용하여, 이 큐가 이 간격으로 애플리케이션에서 열린 횟수.
ID: MQIAMO_OPENS
데이터 유형: MQCFIL
PCF 그룹에 포함: *QAccountingData*
리턴됨: 사용 가능할 때

OpenDate

설명: 이 레코딩 간격에 처음으로 큐를 연 날짜. 이 간격이 시작할 때 큐가 이미 열려 있으면 이 값은 큐가 원래 열린 날짜를 반영합니다.
ID: MQCAMO_OPEN_DATE
데이터 유형: MQCFST

PCF 그룹에 포함: *QAccountingData*
리턴됨: 사용 가능할 때

OpenTime

설명: 이 레코딩 간격에 처음으로 큐를 연 시간. 이 간격이 시작할 때 큐가 이미 열려 있으면 이 값은 큐가 원래 열린 시간을 반영합니다.

ID: MQCAMO_OPEN_TIME
데이터 유형: MQCFST
PCF 그룹에 포함: *QAccountingData*
리턴됨: 사용 가능할 때

CloseDate

설명: 이 레코딩 간격에 마지막으로 큐를 닫은 날짜. 큐가 여전히 열려 있으면 값이 리턴되지 않습니다.

ID: MQCAMO_CLOSE_DATE
데이터 유형: MQCFST
PCF 그룹에 포함: *QAccountingData*
리턴됨: 사용 가능할 때

CloseTime

설명: 이 레코딩 간격에 마지막으로 큐를 닫은 시간. 큐가 여전히 열려 있으면 값이 리턴되지 않습니다.

ID: MQCAMO_CLOSE_TIME
데이터 유형: MQCFST
PCF 그룹에 포함: *QAccountingData*
리턴됨: 사용 가능할 때

PutCount

설명: MQPUT1 호출을 제외하고, 큐에 넣은 지속 및 비지속 메시지의 수. 이 매개변수는 지속성 값에 의해 색인화되는 정수 목록입니다. [참조 노트 2](#)를 보십시오.

ID: MQIAMO_PUTS
데이터 유형: MQCFIL
PCF 그룹에 포함: *QAccountingData*
리턴됨: 사용 가능할 때

PutFailCount

설명: MQPUT1 호출을 제외한, 실패한 메시지 넣기 시도 수

ID: MQIAMO_PUTS_FAILED
데이터 유형: MQCFIN
PCF 그룹에 포함: *QAccountingData*
리턴됨: 사용 가능할 때

Put1Count

설명: MQPUT1 호출을 사용하여 큐에 성공적으로 넣은 지속 및 비지속 메시지 수. 이 매개 변수는 지속성 값에 의해 색인화되는 정수 목록입니다. [참조 노트 2](#)를 보십시오.

ID: MQIAMO_PUT1S

데이터 유형: MQCFIL

PCF 그룹에 포함: *QAccountingData*

리턴됨: 사용 가능할 때

Put1FailCount

설명: MQPUT1 호출을 사용하여 메시지를 넣으려는 실패한 시도 수

ID: MQIAMO_PUT1S_FAILED

데이터 유형: MQCFIN

PCF 그룹에 포함: *QAccountingData*

리턴됨: 사용 가능할 때

PutBytes

설명: 지속 및 비지속 메시지의 넣은 총 바이트 수. 이 매개 변수는 지속성 값에 의해 색인화되는 정수 목록입니다. [참조 노트 2](#)를 보십시오.

ID: MQIAMO64_PUT_BYTES

데이터 유형: MQCFIL64

PCF 그룹에 포함: *QAccountingData*

리턴됨: 사용 가능할 때

PutMinBytes

설명: 큐에 있는 지속 및 비지속 메시지의 최소 크기. 이 매개 변수는 지속성 값에 의해 색인화되는 정수 목록입니다. [참조 노트 2](#)를 보십시오.

ID: MQIAMO_PUT_MIN_BYTES

데이터 유형: MQCFIL

PCF 그룹에 포함: *QAccountingData*

리턴됨: 사용 가능할 때

PutMaxBytes

설명: 큐에 있는 지속 및 비지속 메시지의 최대 크기. 이 매개 변수는 지속성 값에 의해 색인화되는 정수 목록입니다. [참조 노트 2](#)를 보십시오.

ID: MQIAMO_PUT_MAX_BYTES

데이터 유형: MQCFIL

PCF 그룹에 포함: *QAccountingData*

리턴됨: 사용 가능할 때

GeneratedMsgCount

설명:	생성된 메시지의 수. 생성되는 메시지는 다음과 같습니다. <ul style="list-style-type: none">• 큐 용량 높음 이벤트• 큐 용량 낮음 이벤트
ID:	MQIAMO_GENERATED_MSGS
데이터 유형:	MQCFIN
PCF 그룹에 포함:	<i>QAccountingData</i>
리턴됨:	사용 가능할 때

GetCount

설명:	지속 및 비지속 메시지에 대한 성공한 파괴적 MQGET 호출의 수. 이 매개변수는 지속성 값에 의해 색인화되는 정수 목록입니다. 참조 노트 2 를 보십시오.
ID:	MQIAMO_GETS
데이터 유형:	MQCFIL
PCF 그룹에 포함:	<i>QAccountingData</i>
리턴됨:	사용 가능할 때

GetFailCount

설명:	실패한 파괴적 MQGET 호출 수
ID:	MQIAMO_GETS_FAILED
데이터 유형:	MQCFIN
PCF 그룹에 포함:	<i>QAccountingData</i>
리턴됨:	사용 가능할 때

GetBytes

설명:	지속 및 비지속 메시지에 대한 파괴적 MQGET 호출의 읽은 바이트 수. 이 매개변수는 지속성 값에 의해 색인화되는 정수 목록입니다. 참조 노트 2 를 보십시오.
ID:	MQIAMO64_GET_BYTES
데이터 유형:	MQCFIL64
PCF 그룹에 포함:	<i>QAccountingData</i>
리턴됨:	사용 가능할 때

GetMinBytes

설명:	큐에서 검색한 지속 및 비지속 메시지의 최소 크기. 이 매개변수는 지속성 값에 의해 색인화되는 정수 목록입니다. 참조 노트 2 를 보십시오.
ID:	MQIAMO_GET_MIN_BYTES
데이터 유형:	MQCFIL
PCF 그룹에 포함:	<i>QAccountingData</i>
리턴됨:	사용 가능할 때

GetMaxBytes

설명: 큐에서 검색한 지속 및 비지속 메시지의 최대 크기. 이 매개변수는 지속성 값에 의해 색인화되는 정수 목록입니다. [참조 노트 2](#)를 보십시오.

ID: MQIAMO_GET_MAX_BYTES

데이터 유형: MQCFIL

PCF 그룹에 포함: *QAccountingData*

리턴됨: 사용 가능할 때

BrowseCount

설명: 지속 및 비지속 메시지에 대한 성공한 비파괴적 MQGET 호출의 수. 이 매개변수는 지속성 값에 의해 색인화되는 정수 목록입니다. [참조 노트 2](#)를 보십시오.

ID: MQIAMO_BROWSES

데이터 유형: MQCFIL

PCF 그룹에 포함: *QAccountingData*

리턴됨: 사용 가능할 때

BrowseFailCount

설명: 실패한 비파괴 MQGET 호출 수

ID: MQIAMO_BROWSES_FAILED

데이터 유형: MQCFIN

PCF 그룹에 포함: *QAccountingData*

리턴됨: 사용 가능할 때

BrowseBytes

설명: 지속 메시지를 리턴한 비파괴 MQGET 호출의 읽은 바이트 수.

ID: MQIAMO64_BROWSE_BYTES

데이터 유형: MQCFIL64

PCF 그룹에 포함: *QAccountingData*

리턴됨: 사용 가능할 때

BrowseMinBytes

설명: 큐에서 찾아본 지속 및 비지속 메시지의 최소 크기. 이 매개변수는 지속성 값에 의해 색인화되는 정수 목록입니다. [참조 노트 2](#)를 보십시오.

ID: MQIAMO_BROWSE_MIN_BYTES

데이터 유형: MQCFIL

PCF 그룹에 포함: *QAccountingData*

리턴됨: 사용 가능할 때

BrowseMaxBytes

설명: 큐에서 찾아본 지속 및 비지속 메시지의 최대 크기. 이 매개변수는 지속성 값에 의해 색인화되는 정수 목록입니다. [참조 노트 2](#)를 보십시오.

ID: MQIAMO_BROWSE_MAX_BYTES

데이터 유형: MQCFIL
PCF 그룹에 포함: QAccountingData
리턴됨: 사용 가능할 때

TimeOnQMin

설명: 파괴적 검색 이전에 지속 및 비지속 메시지가 큐에 머문 최단 시간(마이크로초). 동기 점 아래에서 메시지가 검색되도록 이 값은 가져오기 조작이 커밋되기 전의 시간을 포함하지 않습니다. 이 매개변수는 지속성 값에 의해 색인화되는 정수 목록입니다. [참조 노트 2](#)를 보십시오.

ID: MQIAMO64_Q_TIME_MIN
데이터 유형: MQCFIL64
PCF 그룹에 포함: QAccountingData
리턴됨: 사용 가능할 때

TimeOnQAvg

설명: 파괴적 검색 이전에 지속 및 비지속 메시지가 큐에 머문 평균 시간(마이크로초). 동기 점 아래에서 메시지가 검색되도록 이 값은 가져오기 조작이 커밋되기 전의 시간을 포함하지 않습니다. 이 매개변수는 지속성 값에 의해 색인화되는 정수 목록입니다. [참조 노트 2](#)를 보십시오.

ID: MQIAMO64_Q_TIME_AVG
데이터 유형: MQCFIL64
PCF 그룹에 포함: QAccountingData
리턴됨: 사용 가능할 때

TimeOnQMax

설명: 파괴적 검색 이전에 지속 및 비지속 메시지가 큐에 머문 최장 시간(마이크로초). 동기 점 아래에서 메시지가 검색되도록 이 값은 가져오기 조작이 커밋되기 전의 시간을 포함하지 않습니다. 이 매개변수는 지속성 값에 의해 색인화되는 정수 목록입니다. [참조 노트 2](#)를 보십시오.

ID: MQIAMO64_Q_TIME_MAX
데이터 유형: MQCFIL64
PCF 그룹에 포함: QAccountingData
리턴됨: 사용 가능할 때

CBCCount

설명: 성공한 MQCB 요청 수. 조작 유형별로 색인화된 값 배열입니다.

- 0 - 콜백이 작성 또는 변경됨
- 1 - 콜백이 제거됨
- 2 - 콜백이 재개됨
- 3 - 콜백이 일시중단됨

ID: MQIAMO_CBS
데이터 유형: MQCFIN
리턴됨: 사용 가능할 때.

CBFailCount

설명:	실패한 MQCB 요청 수.
ID:	MQIAMO_CBS_FAILED
데이터 유형:	MQCFIN
리턴됨:	사용 가능할 때.

MQI 통계 메시지 데이터

이 페이지를 사용하여 MQI 통계 메시지의 구조를 봅니다.

메시지 이름:	MQI 통계 메시지.
플랫폼:	IBM MQ for z/OS를 제외한 모두.
시스템 큐:	SYSTEM.ADMIN.STATISTICS.QUEUE.

QueueManager

설명:	큐 관리자의 이름.
ID:	MQCA_Q_MGR_NAME.
데이터 유형:	MQCFST.
최대 길이:	MQ_Q_MGR_NAME_LENGTH.
리턴됨:	항상.

IntervalStartDate

설명:	모니터링 기간의 시작 날짜.
ID:	MQCAMO_START_DATE.
데이터 유형:	MQCFST.
최대 길이:	MQ_DATE_LENGTH
리턴됨:	항상.

IntervalStartTime

설명:	모니터링 기간의 시작 시간.
ID:	MQCAMO_START_TIME.
데이터 유형:	MQCFST.
최대 길이:	MQ_TIME_LENGTH
리턴됨:	항상.

IntervalEndDate

설명:	모니터링 기간의 종료 날짜.
ID:	MQCAMO_END_DATE.
데이터 유형:	MQCFST.
최대 길이:	MQ_DATE_LENGTH
리턴됨:	항상.

IntervalEndTime

설명: 모니터링 기간의 종료 시간.
ID: MQCAMO_END_TIME.
데이터 유형: MQCFST.
최대 길이: MQ_TIME_LENGTH
리턴됨: 항상.

CommandLevel

설명: 큐 관리자 명령 레벨.
ID: MQIA_COMMAND_LEVEL.
데이터 유형: MQCFIN.
리턴됨: 항상.

ConnCount

설명: 큐 관리자에 대한 연결 수.
ID: MQIAMO_CONNS.
데이터 유형: MQCFIN.
리턴됨: 사용 가능할 때.

ConnFailCount

설명: 실패한 연결 시도 수.
ID: MQIAMO_CONNS_FAILED.
데이터 유형: MQCFIN.
리턴됨: 사용 가능할 때.

ConnsMax

설명: 레코딩 간격의 최대 동시 연결 수.
ID: MQIAMO_CONNS_MAX.
데이터 유형: MQCFIN.
리턴됨: 사용 가능할 때.

DiscCount

설명: 큐 관리자에 대한 연결 해제 수. 다음 상수에 따라 색인화된 정수 배열입니다.

- MQDISCONNECT_NORMAL
- MQDISCONNECT_IMPLICIT
- MQDISCONNECT_Q_MGR

ID: MQIAMO_DISCS.
데이터 유형: MQCFIL.
리턴됨: 사용 가능할 때.

OpenCount

설명: MQOPEN에 대한 호출을 실행하거나 MQPUT1 verb를 사용하여 열린 오브젝트의 수. 이 매개변수는 오브젝트 유형별로 색인화된 정수 목록입니다([참조 참고 1 참조](#)).

ID: MQIAMO_OPENS.

데이터 유형: MQCFIL.

리턴됨: 사용 가능할 때.

OpenFailCount

설명: 실패한 오브젝트 열기 시도 수. 이 매개변수는 오브젝트 유형별로 색인화된 정수 목록입니다([참조 참고 1 참조](#)).

ID: MQIAMO_OPENS_FAILED.

데이터 유형: MQCFIL.

리턴됨: 사용 가능할 때.

CloseCount

설명: 닫힌 오브젝트 수. 이 매개변수는 오브젝트 유형별로 색인화된 정수 목록입니다([참조 참고 1 참조](#)).

ID: MQIAMO_CLOSES.

데이터 유형: MQCFIL.

리턴됨: 사용 가능할 때.

CloseFailCount

설명: 실패한 오브젝트 닫기 시도 수. 이 매개변수는 오브젝트 유형별로 색인화된 정수 목록입니다([참조 참고 1 참조](#)).

ID: MQIAMO_CLOSES_FAILED.

데이터 유형: MQCFIL.

리턴됨: 사용 가능할 때.

InqCount

설명: 조회한 오브젝트 수. 이 매개변수는 오브젝트 유형별로 색인화된 정수 목록입니다([참조 참고 1 참조](#)).

ID: MQIAMO_INQS.

데이터 유형: MQCFIL.

리턴됨: 사용 가능할 때.

InqFailCount

설명: 실패한 오브젝트 조회 시도 수. 이 매개변수는 오브젝트 유형별로 색인화된 정수 목록입니다([참조 참고 1 참조](#)).

ID: MQIAMO_INQS_FAILED.

데이터 유형: MQCFIL.

리턴됨: 사용 가능할 때.

SetCount

설명: 업데이트(SET)된 오브젝트 수. 이 매개변수는 오브젝트 유형별로 색인화된 정수 목록입니다(참조 [참고 1](#) 참조).

ID: MQIAMO_SETS.

데이터 유형: MQCFIL.

리턴됨: 사용 가능할 때.

SetFailCount

설명: 실패한 SET 시도 수. 이 매개변수는 오브젝트 유형별로 색인화된 정수 목록입니다(참조 [참고 1](#) 참조).

ID: MQIAMO_SETS_FAILED.

데이터 유형: MQCFIL.

리턴됨: 사용 가능할 때.

PutCount

설명: MQPUT1 호출을 제외하고, 큐에 넣은 지속 및 비지속 메시지의 수. 이 매개변수는 지속성 값에 의해 색인화되는 정수 목록입니다. [참조 노트 2](#)를 보십시오.

ID: MQIAMO_PUTS.

데이터 유형: MQCFIL.

리턴됨: 사용 가능할 때.

PutFailCount

설명: 실패한 메시지 넣기 시도 수.

ID: MQIAMO_PUTS_FAILED.

데이터 유형: MQCFIN.

리턴됨: 사용 가능할 때.

Put1Count

설명: MQPUT1 요청을 사용하여 큐에 성공적으로 넣은 지속 및 비지속 메시지 수. 이 매개변수는 지속 값별로 색인화된 정수 목록입니다(참조 [노트 2](#) 참조).

ID: MQIAMO_PUT1S.

데이터 유형: MQCFIL.

리턴됨: 사용 가능할 때.

Put1FailCount

설명: MQPUT1 요청을 사용하여 지속 및 비지속 메시지를 큐에 넣으려는 실패한 시도 수. 이 매개변수는 지속 값별로 색인화된 정수 목록입니다(참조 [노트 2](#) 참조).

ID: MQIAMO_PUT1S_FAILED.

데이터 유형: MQCFIL.

리턴됨: 사용 가능할 때.

PutBytes

설명:	넣기 요청을 사용하여 기록된 지속 및 비지속 메시지의 수. 이 매개변수는 지속 값별로 색인화된 정수 목록입니다(참조 노트 2 참조).
ID:	MQIAMO64_PUT_BYTES.
데이터 유형:	MQCFIL64.
리턴됨:	사용 가능할 때.

GetCount

설명:	지속 및 비지속 메시지에 대한 성공한 파괴적 가져오기 요청의 수. 이 매개변수는 지속 값별로 색인화된 정수 목록입니다(참조 노트 2 참조).
ID:	MQIAMO_GETS.
데이터 유형:	MQCFIL.
리턴됨:	사용 가능할 때.

GetFailCount

설명:	실패한 파괴적 가져오기 요청의 수.
ID:	MQIAMO_GETS_FAILED.
데이터 유형:	MQCFIN.
리턴됨:	사용 가능할 때.

GetBytes

설명:	지속 및 비지속 메시지에 대한 파괴적 가져오기 요청의 읽은 바이트 수. 이 매개변수는 지속 값별로 색인화된 정수 목록입니다(참조 노트 2 참조).
ID:	MQIAMO64_GET_BYTES.
데이터 유형:	MQCFIL64.
리턴됨:	사용 가능할 때.

BrowseCount

설명:	지속 및 비지속 메시지에 대한 성공한 비파괴 가져오기 요청의 수. 이 매개변수는 지속 값별로 색인화된 정수 목록입니다(참조 노트 2 참조).
ID:	MQIAMO_BROWSES.
데이터 유형:	MQCFIL.
리턴됨:	사용 가능할 때.

BrowseFailCount

설명:	실패한 비파괴 가져오기 요청의 수.
ID:	MQIAMO_BROWSES_FAILED.
데이터 유형:	MQCFIN.
리턴됨:	사용 가능할 때.

BrowseBytes

설명:	지속 및 비지속 메시지에 대한 비파괴 가져오기 요청의 읽은 바이트 수. 이 매개변수는 지속 값별로 색인화된 정수 목록입니다(참조 노트 2 참조).
-----	---

ID: MQIAMO64_BROWSE_BYTES.
데이터 유형: MQCFIL64.
리턴됨: 사용 가능할 때.

CommitCount

설명: 완료한 트랜잭션 수. 이 수는 애플리케이션 연결 해제를 통해 내재적으로 커밋된 트랜잭션 및 미해결 작업이 없는 커밋 요청을 포함합니다.
ID: MQIAMO_COMMITS.
데이터 유형: MQCFIN.
리턴됨: 사용 가능할 때.

CommitFailCount

설명: 실패한 트랜잭션 완료 시도 수.
ID: MQIAMO_COMMITS_FAILED.
데이터 유형: MQCFIN.
리턴됨: 사용 가능할 때.

BackCount

설명: 비정상 연결 해제로 인한 암시적 백아웃을 포함하여, 처리된 백아웃 수.
ID: MQIAMO_BACKOUTS.
데이터 유형: MQCFIN.
리턴됨: 사용 가능할 때.

ExpiredMsgCount

설명: 검색 가능하게 되기 전에 만기되어서 제거된 지속 및 비지속 메시지의 수.
ID: MQIAMO_MSGS_EXPIRED.
데이터 유형: MQCFIN.
리턴됨: 사용 가능할 때.

PurgeCount

설명: 큐가 지워진 횟수.
ID: MQIAMO_MSGS_PURGED.
데이터 유형: MQCFIN.
리턴됨: 사용 가능할 때.

SubCountDur

설명: 지속 가능한 구독을 작성, 변경 또는 재개한 구독 요청의 수. 조작 유형별로 색인화된 값 배열입니다.
0 = 작성된 구독 수
1 = 변경된 구독 수
2 = 재개한 구독 수
ID: MQIAMO_SUBS_DUR.

데이터 유형: MQCFIL
리턴됨: 사용 가능할 때.

SubCountNDur

설명: 지속 불가능한 구독을 작성, 변경 또는 재개한 구독 요청의 수. 조작 유형별로 색인화된 값 배열입니다.

0 = 작성된 구독 수
1 = 변경된 구독 수
2 = 재개한 구독 수

ID: MQIAMO_SUBS_NDUR.

데이터 유형: MQCFIL.

리턴됨: 사용 가능할 때.

SubFailCount

설명: 실패한 구독 요청 수.

ID: MQIAMO_SUBS_FAILED.

데이터 유형: MQCFIN.

리턴됨: 사용 가능할 때.

UnsubCountDur

설명: 지속 가능한 구독에 대한 성공한 구독 해제 요청 수. 조작 유형별로 색인화된 값 배열입니다.

0 - 구독이 닫혔지만 제거되지 않음
1 - 구독이 닫히고 제거됨

ID: MQIAMO_UNSUBS_DUR.

데이터 유형: MQCFIL.

리턴됨: 사용 가능할 때.

UnsubCountNDur

설명: 지속 불가능한 구독에 대한 성공한 구독 해제 요청 수. 조작 유형별로 색인화된 값 배열입니다.

0 - 구독이 닫혔지만 제거되지 않음
1 - 구독이 닫히고 제거됨

ID: MQIAMO_UNSUBS_NDUR.

데이터 유형: MQCFIL.

리턴됨: 사용 가능할 때.

UnsubFailCount

설명: 실패한 구독 해제 요청 수.

ID: MQIAMO_UNSUBS_FAILED.

데이터 유형: MQCFIN.

리턴됨: 사용 가능할 때.

SubRqCount

설명: 성공한 MQSUBRQ 요청 수.

ID: MQIAMO_SUBRQS

데이터 유형: MQCFIN

리턴됨: 사용 가능할 때.

SubRqFailCount

설명: 실패한 MQSUBRQ 요청 수.

ID: MQIAMO_SUBRQS_FAILED.

데이터 유형: MQCFIN.

리턴됨: 사용 가능할 때.

CBCount

설명: 성공한 MQCB 요청 수. 조작 유형별로 색인화된 값 배열입니다.

0 - 콜백이 작성 또는 변경됨

1 - 콜백이 제거됨

2 - 콜백이 재개됨

3 - 콜백이 일시중단됨

ID: MQIAMO_CBS.

데이터 유형: MQCFIL.

리턴됨: 사용 가능할 때.

CBFailCount

설명: 실패한 MQCB 요청 수.

ID: MQIAMO_CBS_FAILED.

데이터 유형: MQCFIN.

리턴됨: 사용 가능할 때.

CtlCount

설명: 성공한 MQCTL 요청 수. 조작 유형에 의해 색인화된 값의 배열입니다.

0 - 연결이 시작됨

1 - 연결이 중지됨

2 - 연결이 재개됨

3 - 연결이 일시중단됨

ID: MQIAMO_CTL.

데이터 유형: MQCFIL.

리턴됨: 사용 가능할 때.

CtlFailCount

설명: 실패한 MQCTL 요청 수.
ID: MQIAMO_CTL_S_FAILED.
데이터 유형: MQCFIN.
리턴됨: 사용 가능할 때.

StatCount

설명: 성공한 MQSTAT 요청 수.
ID: MQIAMO_STATS.
데이터 유형: MQCFIN.
리턴됨: 사용 가능할 때.

StatFailCount

설명: 실패한 MQSTAT 요청 수.
ID: MQIAMO_STATS_FAILED.
데이터 유형: MQCFIN.
리턴됨: 사용 가능할 때.

SubCountDurHighWater

설명: 시간 간격 중의 지속 가능한 구독 수에 대한 고수위 표시. SUBTYPE별로 색인화된 값 배열입니다.
0 - 시스템의 모든 지속 가능 구독에 대한 고수위 표시
1 - 지속 가능 애플리케이션 구독(MQSUBTYPE_API)에 대한 고수위 표시
2 - 지속 가능 관리 구독(MQSUBTYPE_ADMIN)에 대한 고수위 표시
3 - 지속 가능 프록시 구독(MQSUBTYPE_PROXY)에 대한 고수위 표시
ID: MQIAMO_SUB_DUR_HIGHWATER
데이터 유형: MQCFIL.
리턴됨: 사용 가능할 때.

SubCountDurLowWater

설명: 시간 간격 중의 지속 가능한 구독 수에 대한 저수위 표시. SUBTYPE별로 색인화된 값 배열입니다.
0 - 시스템의 모든 지속 가능 구독에 대한 저수위 표시
1 - 지속 가능 애플리케이션 구독(MQSUBTYPE_API)에 대한 저수위 표시
2 - 지속 가능 관리 구독(MQSUBTYPE_ADMIN)에 대한 저수위 표시
3 - 지속 가능 프록시 구독(MQSUBTYPE_PROXY)에 대한 저수위 표시
ID: MQIAMO_SUB_DUR_LOWWATER
데이터 유형: MQCFIL.
리턴됨: 사용 가능할 때.

SubCountNDurHighWater

설명: 시간 간격 중의 지속 불가능한 구독 수에 대한 고수위 표시. SUBTYPE별로 색인화된 값 배열입니다.

- 0 - 시스템의 모든 지속 불가능 구독에 대한 고수위 표시
- 1 - 지속 불가능 애플리케이션 구독(MQSUBTYPE_API)에 대한 고수위 표시
- 2 - 지속 불가능 관리 구독(MQSUBTYPE_ADMIN)에 대한 고수위 표시
- 3 - 지속 불가능 프록시 구독(MQSUBTYPE_PROXY)에 대한 고수위 표시

ID: MQIAMO_SUB_NDUR_HIGHWATER

데이터 유형: MQCFIL.

리턴됨: 사용 가능할 때.

SubCountNDurLowWater

설명: 시간 간격 중의 지속 불가능한 구독 수에 대한 저수위 표시. SUBTYPE별로 색인화된 값 배열입니다.

- 0 - 시스템의 모든 지속 불가능 구독에 대한 저수위 표시
- 1 - 지속 불가능 애플리케이션 구독(MQSUBTYPE_API)에 대한 저수위 표시
- 2 - 지속 불가능 관리 구독(MQSUBTYPE_ADMIN)에 대한 저수위 표시
- 3 - 지속 불가능 프록시 구독(MQSUBTYPE_PROXY)에 대한 저수위 표시

ID: MQIAMO_SUB_NDUR_LOWWATER

데이터 유형: MQCFIL.

리턴됨: 사용 가능할 때.

PutTopicCount

설명: MQPUT1 호출을 사용하여 넣은 메시지를 제외하고, 토픽에 정상적으로 넣은 지속 및 비지속 메시지 수. 이 매개변수는 지속성 값에 의해 색인화되는 정수 목록입니다. [참조 노트 2](#)를 보십시오.

참고: 토픽으로 분석되며 큐 알리어스를 사용하여 넣은 메시지가 이 값에 포함됩니다.

ID: MQIAMO_TOPIC_PUTS.

데이터 유형: MQCFIL.

리턴됨: 사용 가능할 때.

PutTopicFailCount

설명: 토픽에 메시지를 넣으려는 실패한 시도 수.

ID: MQIAMO_TOPIC_PUTS_FAILED.

데이터 유형: MQCFIN.

리턴됨: 사용 가능할 때.

Put1TopicCount

설명: MQPUT1 호출을 사용하여 토픽에 넣은 지속 및 비지속 메시지 수. 이 매개변수는 지속성 값에 의해 색인화되는 정수 목록입니다. [참조 노트 2](#)를 보십시오.

참고: 토픽으로 분석되며 큐 알리어스를 사용하여 넣은 메시지가 이 값에 포함됩니다.

ID: MQIAMO_TOPIC_PUT1S.
데이터 유형: MQCFIL.
리턴됨: 사용 가능할 때.

Put1TopicFailCount

설명: MQPUT1 호출을 사용하여 토픽에 메시지를 넣으려는 실패한 시도 수.
ID: MQIAMO_TOPIC_PUT1S_FAILED.
데이터 유형: MQCFIN.
리턴됨: 사용 가능할 때.

PutTopicBytes

설명: 발행 조작으로 분석된 지속 및 비지속 메시지에 대해 넣기 호출을 사용하여 쓴 바이트 수. 이 수는 구독자에게 전달된 결과적인 바이트 수가 아니라, 애플리케이션이 넣은 바이트 수입니다(이 값에 대해 PublishMsgBytes 참조). 이 매개변수는 지속성 값에 의해 색인화되는 정수 목록입니다. 참조 노트 2를 보십시오.
ID: MQIAMO64_TOPIC_PUT_BYTES.
데이터 유형: MQCFIL64.
리턴됨: 사용 가능할 때.

PublishMsgCount

설명: 시간 간격 중 구독에 전달된 메시지의 수. 이 매개변수는 지속성 값에 의해 색인화되는 정수 목록입니다. 참조 노트 2를 보십시오.
ID: MQIAMO64_PUBLISH_MSG_COUNT
데이터 유형: MQCFIL.
리턴됨: 사용 가능할 때.

PublishMsgBytes

설명: 시간 간격 중 구독에 전달된 바이트의 수. 이 매개변수는 지속성 값에 의해 색인화되는 정수 목록입니다. 참조 노트 2를 보십시오.
ID: MQIAMO64_PUBLISH_MSG_BYTES
데이터 유형: MQCFIL64.
리턴됨: 사용 가능할 때.

큐 통계 메시지 데이터

이 페이지를 사용하여 큐 통계 메시지의 구조를 봅니다.

메시지 이름:	큐 통계 메시지.
플랫폼:	IBM MQ for z/OS를 제외한 모두.
시스템 큐:	SYSTEM.ADMIN.STATISTICS.QUEUE.

QueueManager

설명: 큐 관리자의 이름
ID: MQCA_Q_MGR_NAME
데이터 유형: MQCFST

최대 길이: MQ_Q_MGR_NAME_LENGTH
리턴됨: Always

IntervalStartDate

설명: 모니터링 기간의 시작 날짜
ID: MQCAMO_START_DATE
데이터 유형: MQCFST
최대 길이: MQ_DATE_LENGTH
리턴됨: Always

IntervalStartTime

설명: 모니터링 기간의 시작 시간
ID: MQCAMO_START_TIME
데이터 유형: MQCFST
최대 길이: MQ_TIME_LENGTH
리턴됨: Always

IntervalEndDate

설명: 모니터링 기간의 종료 날짜
ID: MQCAMO_END_DATE
데이터 유형: MQCFST
최대 길이: MQ_DATE_LENGTH
리턴됨: Always

IntervalEndTime

설명: 모니터링 기간의 종료 시간
ID: MQCAMO_END_TIME
데이터 유형: MQCFST
최대 길이: MQ_TIME_LENGTH
리턴됨: Always

CommandLevel

설명: 큐 관리자 명령 레벨
ID: MQIA_COMMAND_LEVEL
데이터 유형: MQCFIN
리턴됨: Always

ObjectCount

설명: 통계 데이터가 기록된 간격에 액세스한 큐 오브젝트 수. 이 값은 메시지에 포함된 QStatisticsData PCF 그룹 수로 설정됩니다.
ID: MQIAMO_OBJECT_COUNT
데이터 유형: MQCFIN

리턴됨: Always

QStatisticsData

설명: 큐에 대한 통계 세부사항을 지정하는 그룹화된 매개변수.

ID: MQGACF_Q_STATISTICS_DATA

데이터 유형: MQCFGR

그룹의 매개변수:

- QName*
- CreateDate*
- CreateTime*
- QType*
- QDefinitionType*
- QMinDepth*
- QMaxDepth*
- AvgTimeOnQ*
- PutCount*
- PutFailCount*
- Put1Count*
- Put1FailCount*
- PutBytes*
- GetCount*
- GetFailCount*
- GetBytes*
- BrowseCount*
- BrowseFailCount*
- BrowseBytes*
- NonQueuedMsgCount*
- ExpiredMsgCount*
- PurgeCount*

리턴됨: Always

QName

설명: 큐의 이름.

ID: MQCA_Q_NAME

데이터 유형: MQCFST

최대 길이: MQ_Q_NAME_LENGTH

리턴됨: Always

CreateDate

설명: 큐가 작성된 날짜

ID: MQCA_CREATION_DATE

데이터 유형: MQCFST

최대 길이: MQ_DATE_LENGTH

리턴됨: Always

CreateTime

설명:	큐가 작성된 시간
ID:	MQCA_CREATION_TIME
데이터 유형:	MQCFST
최대 길이:	MQ_TIME_LENGTH
리턴됨:	Always

QType

설명:	큐의 유형
ID:	MQIA_Q_TYPE
데이터 유형:	MQCFIN
가치:	MQOT_LOCAL
리턴됨:	Always

QDefinitionType

설명:	큐 정의 유형
ID:	MQIA_DEFINITION_TYPE
데이터 유형:	MQCFIN
값:	가능한 값은 다음과 같습니다. <ul style="list-style-type: none">• MQQDT_PREDEFINED• MQQDT_PERMANENT_DYNAMIC• MQQDT_TEMPORARY_DYNAMIC
리턴됨:	사용 가능할 때

QMinDepth

설명:	모니터링 기간의 최소 큐 용량
ID:	MQIAMO_Q_MIN_DEPTH
데이터 유형:	MQCFIN
PCF 그룹에 포함:	<i>QStatisticsData</i>
리턴됨:	사용 가능할 때

QMaxDepth

설명:	모니터링 기간의 최대 큐 용량
ID:	MQIAMO_Q_MAX_DEPTH
데이터 유형:	MQCFIN
PCF 그룹에 포함:	<i>QStatisticsData</i>
리턴됨:	사용 가능할 때

AvgTimeOnQ

설명:	모니터링 기간 중 큐에서 파괴적으로 검색한 메시지의 평균 대기 시간(마이크로초). 이 매개변수는 지속성 값에 의해 색인화되는 정수 목록입니다. 참조 노트 2 를 보십시오.
ID:	MQIAMO64_AVG_Q_TIME
데이터 유형:	MQCFIL64
PCF 그룹에 포함:	<i>QStatisticsData</i>
리턴됨:	사용 가능할 때

PutCount

설명:	MQPUT1 요청을 제외하고, 큐에 넣은 지속 및 비지속 메시지의 수. 이 매개변수는 지속 값별로 색인화된 정수 목록입니다. 참조 참고 2 를 참조하십시오.
ID:	MQIAMO_PUTS
데이터 유형:	MQCFIL
PCF 그룹에 포함:	<i>QStatisticsData</i>
리턴됨:	사용 가능할 때

PutFailCount

설명:	큐에 메시지를 넣으려는 실패한 시도 수.
ID:	MQIAMO_PUTS_FAILED
데이터 유형:	MQCFIN
PCF 그룹에 포함:	<i>QStatisticsData</i>
리턴됨:	사용 가능할 때

Put1Count

설명:	MQPUT1 호출을 사용하여 큐에 성공적으로 넣은 지속 및 비지속 메시지 수. 이 매개변수는 지속 값별로 색인화된 정수 목록입니다. 참조 참고 2 를 참조하십시오.
ID:	MQIAMO_PUT1S
데이터 유형:	MQCFIL
PCF 그룹에 포함:	<i>QStatisticsData</i>
리턴됨:	사용 가능할 때

Put1FailCount

설명:	MQPUT1 호출을 사용하여 메시지를 넣으려는 실패한 시도 수
ID:	MQIAMO_PUT1S_FAILED
데이터 유형:	MQCFIN
PCF 그룹에 포함:	<i>QStatisticsData</i>
리턴됨:	사용 가능할 때

PutBytes

설명:	큐에 대한 넣기 요청의 기록된 바이트 수
ID:	MQIAMO64_PUT_BYTES

데이터 유형: MQCFIL64
PCF 그룹에 포함: *QStatisticsData*
리턴됨: 사용 가능할 때

GetCount

설명: 지속 및 비지속 메시지에 대한 성공한 파괴적 가져오기 요청의 수. 이 매개변수는 지속 값별로 색인화된 정수 목록입니다. [참조 참고 2](#)를 참조하십시오.

ID: MQIAMO_GETS
데이터 유형: MQCFIL
PCF 그룹에 포함: *QStatisticsData*
리턴됨: 사용 가능할 때

GetFailCount

설명: 실패한 파괴적 가져오기 요청의 수

ID: MQIAMO_GETS_FAILED
데이터 유형: MQCFIN
PCF 그룹에 포함: *QStatisticsData*
리턴됨: 사용 가능할 때

GetBytes

설명: 지속 및 비지속 메시지에 대한 파괴적 넣기 요청의 읽은 바이트 수. 이 매개변수는 지속 값별로 색인화된 정수 목록입니다. [참조 참고 2](#)를 참조하십시오.

ID: MQIAMO64_GET_BYTES
데이터 유형: MQCFIL64
PCF 그룹에 포함: *QStatisticsData*
리턴됨: 사용 가능할 때

BrowseCount

설명: 지속 및 비지속 메시지에 대한 성공한 비파괴 가져오기 요청의 수. 이 매개변수는 지속 값별로 색인화된 정수 목록입니다. [참조 참고 2](#)를 참조하십시오.

ID: MQIAMO_BROWSES
데이터 유형: MQCFIL
PCF 그룹에 포함: *QStatisticsData*
리턴됨: 사용 가능할 때

BrowseFailCount

설명: 실패한 비파괴 가져오기 요청의 수

ID: MQIAMO_BROWSES_FAILED
데이터 유형: MQCFIN
PCF 그룹에 포함: *QStatisticsData*
리턴됨: 사용 가능할 때

BrowseBytes

설명:	지속 및 비지속 메시지에 대한 비파괴 가져오기 요청의 읽은 바이트 수. 이 매개변수는 지속 값별로 색인화된 정수 목록입니다. 참조 참고 2 를 참조하십시오.
ID:	MQIAMO64_BROWSE_BYTES
데이터 유형:	MQCFIL64
PCF 그룹에 포함:	<i>QStatisticsData</i>
리턴됨:	사용 가능할 때

NonQueuedMsgCount

설명:	큐를 무시하고 대기 중인 애플리케이션에 직접 전송된 메시지의 수. 큐 무시는 특정 상황에만 발생할 수 있습니다. 이 수는 애플리케이션이 대기하는 횟수가 아닌, IBM MQ가 큐를 무시할 수 있는 횟수를 나타냅니다.
ID:	MQIAMO_MSGS_NOT_QUEUED
데이터 유형:	MQCFIN
PCF 그룹에 포함:	<i>QStatisticsData</i>
리턴됨:	사용 가능할 때

ExpiredMsgCount

설명:	검색 가능하게 되기 전에 만기되어서 제거된 지속 및 비지속 메시지의 수.
ID:	MQIAMO_MSGS_EXPIRED
데이터 유형:	MQCFIN
PCF 그룹에 포함:	<i>QStatisticsData</i>
리턴됨:	사용 가능할 때

PurgeCount

설명:	제거된 메시지의 수.
ID:	MQIAMO_MSGS_PURGED
데이터 유형:	MQCFIN
PCF 그룹에 포함:	<i>QStatisticsData</i>
리턴됨:	사용 가능할 때

채널 통계 메시지 데이터

이 페이지를 사용하여 채널 통계 메시지의 구조를 봅니다.

메시지 이름:	채널 통계 메시지.
플랫폼:	IBM MQ for z/OS를 제외한 모두.
시스템 큐:	SYSTEM.ADMIN.STATISTICS.QUEUE.

QueueManager

설명:	대기열 관리자의 이름입니다.
ID:	MQCA_Q_MGR_NAME.
데이터 유형:	MQCFST.

최대 길이: MQ_Q_MGR_NAME_LENGTH.
리턴됨: 항상.

IntervalStartDate

설명: 모니터링 기간의 시작 날짜.
ID: MQCAMO_START_DATE.
데이터 유형: MQCFST.
최대 길이: MQ_DATE_LENGTH.
리턴됨: 항상.

IntervalStartTime

설명: 모니터링 기간의 시작 시간.
ID: MQCAMO_START_TIME.
데이터 유형: MQCFST.
최대 길이: MQ_TIME_LENGTH.
리턴됨: 항상.

IntervalEndDate

설명: 모니터링 기간의 종료 날짜.
ID: MQCAMO_END_DATE.
데이터 유형: MQCFST.
최대 길이: MQ_DATE_LENGTH.
리턴됨: 항상.

IntervalEndTime

설명: 모니터링 기간의 종료 시간.
ID: MQCAMO_END_TIME.
데이터 유형: MQCFST.
최대 길이: MQ_TIME_LENGTH.
리턴됨: 항상.

CommandLevel

설명: 큐 관리자 명령 레벨.
ID: MQIA_COMMAND_LEVEL.
데이터 유형: MQCFIN.
리턴됨: 항상.

ObjectCount

설명: 통계 데이터가 기록된 간격에 액세스한 채널 오브젝트의 수. 이 값은 메시지에 포함된 ChIStatisticsData PCF 그룹 수로 설정됩니다.
ID: MQIAMO_OBJECT_COUNT
데이터 유형: MQCFIN.

리턴됨: 항상.

ChlStatisticsData

설명: 채널에 대한 통계 세부사항을 지정하는 그룹화된 매개변수.

ID: MQGACF_CHL_STATISTICS_DATA.

데이터 유형: MQCFGR.

그룹의 매개변수:

- ChannelName*
- ChannelType*
- RemoteQmgr*
- ConnectionName*
- MsgCount*
- TotalBytes*
- NetTimeMin*
- NetTimeAvg*
- NetTimeMax*
- ExitTimeMin*
- ExitTimeAvg*
- ExitTimeMax*
- FullBatchCount*
- IncplBatchCount*
- AverageBatchSize*
- PutRetryCount*

리턴됨: 항상.

ChannelName

설명: 채널의 이름.

ID: MQCACH_CHANNEL_NAME.

데이터 유형: MQCFST.

최대 길이: MQ_CHANNEL_NAME_LENGTH.

리턴됨: 항상.

ChannelType

설명: 채널 유형.

ID: MQIACH_CHANNEL_TYPE.

데이터 유형: MQCFIN.

값: 가능한 값은 다음과 같습니다.

MQCHT_SENDER

송신자 채널.

MQCHT_SERVER

서버 채널.

MQCHT_RECEIVER

수신자 채널.

MQCHT_REQUESTER

요청자 채널.

MQCHT_CLUSRCVR

클러스터 수신자 채널.

MQCHT_CLUSSDR

클러스터 송신자 채널.

리턴됨: 항상.

RemoteQmgr

설명: 리모트 큐 관리자의 이름.
ID: MQCA_REMOTE_Q_MGR_NAME.
데이터 유형: MQCFST.
최대 길이: MQ_Q_MGR_NAME_LENGTH
리턴됨: 사용 가능할 때.

ConnectionName

설명: 리모트 큐 관리자의 연결 이름.
ID: MQCACH_CONNECTION_NAME.
데이터 유형: MQCFST
최대 길이: MQ_CONN_NAME_LENGTH
리턴됨: 사용 가능할 때.

MsgCount

설명: 송신 또는 수신된 지속 및 비지속 메시지의 수.
ID: MQIAMO_MSGS.
데이터 유형: MQCFIN
리턴됨: 사용 가능할 때.

TotalBytes

설명: 지속 및 비지속 메시지의 송신 또는 수신된 바이트 수.
ID: MQIAMO64_BYTES.
데이터 유형: MQCFIN64.
리턴됨: 사용 가능할 때.

NetTimeMin

설명: 레코딩 간격에 측정된 최단 기록 채널 라운드트립(마이크로초).

ID: MQIAMO_NET_TIME_MIN.
데이터 유형: MQCFIN.
리턴됨: 사용 가능할 때.

NetTimeAvg

설명: 레코딩 간격에 측정된 평균 기록 채널 라운드트립(마이크로초).
ID: MQIAMO_NET_TIME_AVG.
데이터 유형: MQCFIN.
리턴됨: 사용 가능할 때.

NetTimeMax

설명: 레코딩 간격에 측정된 최장 기록 채널 라운드트립(마이크로초).
ID: MQIAMO_NET_TIME_MAX.
데이터 유형: MQCFIN.
리턴됨: 사용 가능할 때.

ExitTimeMin

설명: 레코딩 간격에 사용자 엑시트를 실행하는 데 소모한 최단 기록 시간(마이크로초).
ID: MQIAMO_EXIT_TIME_MIN.
데이터 유형: MQCFIN.
리턴됨: 사용 가능할 때.

ExitTimeAvg

설명: 레코딩 간격에 사용자 엑시트를 실행하는 데 소모한 평균 기록 시간(마이크로초). 마이크로초로 측정됩니다.
ID: MQIAMO_EXIT_TIME_AVG.
데이터 유형: MQCFIN.
리턴됨: 사용 가능할 때.

ExitTimeMax

설명: 레코딩 간격에 사용자 엑시트를 실행하는 데 소모한 최장 기록 시간(마이크로초). 마이크로초로 측정됩니다.
ID: MQIAMO_EXIT_TIME_MAX.
데이터 유형: MQCFIN.
리턴됨: 사용 가능할 때.

FullBatchCount

설명: 채널 속성 BATCHSZ 또는 BATCHLIM의 값에 도달해서 송신된, 채널에서 처리된 배치의 수.
ID: MQIAMO_FULL_BATCHES.
데이터 유형: MQCFIN.
리턴됨: 사용 가능할 때.

IncmplBatchCount

설명: 채널 속성 BATCHSZ의 값에 도달하지 않아서 송신된, 채널에서 처리된 배치의 수.
ID: MQIAMO_INCOMPLETE_BATCHES.
데이터 유형: MQCFIN.
리턴됨: 사용 가능할 때.

AverageBatchSize

설명: 채널에서 처리된 배치의 평균 배치 크기.
ID: MQIAMO_AVG_BATCH_SIZE.
데이터 유형: MQCFIN.
리턴됨: 사용 가능할 때.

PutRetryCount

설명: 시간 간격 중 메시지 넣기에 실패하여 재시도 루프에 들어간 횟수.
ID: MQIAMO_PUT_RETRIES.
데이터 유형: MQCFIN.
리턴됨: 사용 가능할 때.

참조 참고

이 페이지를 사용하여 회계 및 통계 메시지 구조에 대한 설명이 참조하는 참고를 봅니다.

다음 메시지 데이터 설명이 참고를 참조합니다.

- [140 페이지의 『MQI 회계 메시지 데이터』](#)
- [150 페이지의 『큐 회계 메시지 데이터』](#)
- [160 페이지의 『MQI 통계 메시지 데이터』](#)
- [170 페이지의 『큐 통계 메시지 데이터』](#)
- [176 페이지의 『채널 통계 메시지 데이터』](#)

1. 이 매개변수는 IBM MQ 오브젝트와 관련이 있습니다. 이 매개변수는 다음 상수로 색인화된 값(MQCFIL 또는 MQCFIL64) 배열입니다.

오브젝트 유형	값 컨텍스트
MQOT_Q (1)	큐 오브젝트에 관련된 값을 포함합니다.
MQOT_NAMELIST (2)	이름 목록 오브젝트에 관련된 값을 포함합니다.
MQOT_PROCESS (3)	프로세스 오브젝트에 관련된 값을 포함합니다.
MQOT_Q_MGR (5)	큐 관리자 오브젝트에 관련된 값을 포함합니다.
MQOT_CHANNEL (6)	채널 오브젝트에 관련된 값을 포함합니다.
MQOT_AUTH_INFO (7)	인증 정보 오브젝트에 관련된 값을 포함합니다.
MQOT_TOPIC (8)	토픽 오브젝트에 관련된 값을 포함합니다.

참고: 13 MQCFIL 또는 MQCFIL64 값의 배열이 리턴되지만 나열된 값만 의미가 있습니다.

2. 이 매개변수는 IBM MQ 메시지와 관련이 있습니다. 이 매개변수는 다음 상수로 색인화된 값(MQCFIL 또는 MQCFIL64) 배열입니다.

표 25. 지속 값별로 색인화된 배열	
상수	가치
1	비지속 메시지에 대한 값을 포함합니다.
2	지속 메시지에 대한 값을 포함합니다.

참고: 각 배열에 대한 색인은 0에서 시작하므로 색인 1은 배열의 두 번째 행을 나타냅니다. 이 테이블에 나열되지 않은 배열의 요소는 회계 또는 통계 정보를 포함하지 않습니다.

애플리케이션 활동 추적

애플리케이션 활동 추적은 큐 관리자에 연결된 애플리케이션의 작동에 대한 자세한 정보를 생성합니다. 애플리케이션의 작동을 추적하고 IBM MQ 자원과 상호작용할 때 애플리케이션에 사용된 매개변수의 상세 보기를 제공합니다. 애플리케이션이 발행한 MQI 호출의 시퀀스도 표시합니다.

이벤트 모니터링, 메시지 모니터링, 회계 및 통계 메시지, 실시간 모니터링이 제공하는 정보 이상의 자세한 정보가 필요할 때 애플리케이션 활동 추적을 사용하십시오.

활동 추적은 IBM MQ for z/OS에서 지원되지 않습니다.

애플리케이션 활동 추적 정보 수집

애플리케이션 활동 추적 메시지는 PCF 메시지입니다. 구성 파일을 사용하여 활동 추적을 구성합니다. 애플리케이션 활동 추적 정보를 수집하려면 ACTVTRC 큐 관리자 속성을 설정합니다. MQCONNX 옵션을 사용하여 연결 레벨에서 또는 활동 추적 구성 파일을 사용하여 애플리케이션 스탠자 레벨에서 이 설정을 대체할 수 있습니다.

이 태스크 정보

활동 추적 메시지는 MQMD 구조 즉, PCF(MQCFH) 헤더 구조와 뒤이은 여러 PCF 매개변수로 이루어집니다. PCF 매개변수 다음에는 일련의 ApplicationTraceData PCF 그룹이 있습니다. 이 PCF 그룹은 애플리케이션에 큐 관리자에 연결된 동안에 수행하는 MQI 조작에 대한 정보를 수집합니다. mqat.ini라는 구성 파일을 사용하여 활동 추적을 구성합니다.

애플리케이션 활동 추적 정보의 수집 여부를 제어하려면 하나 이상의 다음 설정을 구성합니다.

1. ACTVTRC 큐 관리자 속성.
2. ACTVCONO 설정(MQCONNX에 전달된 MQCNO 구조의).
3. 활동 추적 구성 파일 mqat.ini의 애플리케이션에 대한 일치하는 스탠자.

이전 순서가 중요합니다. ACTVTRC 속성은 ACTVCONO 설정으로 대체되고 이 설정은 mqat.ini 파일의 설정으로 대체됩니다.

다르게 명시되지 않는 한, 각 조작이 완료된 후에 추적 항목이 기록됩니다. 이 항목은 먼저 시스템 큐 SYSTEM.ADMIN.TRACE.ACTIVITY.QUEUE에 기록된 후 애플리케이션과 큐 관리자의 연결이 끊어질 때 애플리케이션 활동 추적 메시지에 기록됩니다. 장기 실행 애플리케이션의 경우 다음 이벤트가 발생하면 중간 이벤트가 기록됩니다.

- 연결 수명이 정의된 제한시간 값에 도달합니다.
- 조작 수가 지정된 수에 도달합니다.
- 메모리의 수집된 데이터 양이 큐의 허용된 최대 메시지 길이에 도달합니다.

ActivityInterval 매개변수를 사용하여 제한시간 값을 설정합니다. 조작 수는 ActivityCount 매개변수를 사용하여 설정합니다. 두 매개변수 모두 활동 추적 구성 파일 mqat.ini에 지정됩니다.

애플리케이션 활동 추적의 사용은 성능에 영향을 미칠 수 있습니다. **ActivityCount** 및 **ActivityInterval** 설정을 조정해서 오버헤드를 줄일 수 있습니다. [189 페이지의 『애플리케이션 활동 추적의 성능 영향 조정』](#)를 참조하십시오.

애플리케이션 활동 추적 메시지의 콘텐츠를 보는 가장 단순한 방법은 [189 페이지의 『amqsact 샘플 프로그램』](#)을 사용하는 것입니다.

프로시저

1. 183 페이지의 『ACTVTRC를 설정하여 활동 추적 정보 콜렉션 제어』.
2. 183 페이지의 『MQCONN를 설정하여 활동 추적 정보 콜렉션 제어』.
3. 184 페이지의 『mqat.ini를 사용하여 활동 추적 작동 구성』.
4. 189 페이지의 『애플리케이션 활동 추적의 성능 영향 조정』.

ACTVTRC를 설정하여 활동 추적 정보 콜렉션 제어

큐 관리자 속성 ACTVTRC를 사용하여 MQI 애플리케이션 활동 추적 정보 콜렉션을 제어합니다.

이 태스크 정보

애플리케이션 활동 추적 메시지는 애플리케이션 활동 추적이 사용된 후에 시작한 연결에 대해서만 생성됩니다. **ACTVTRC** 매개변수의 가능한 값은 다음과 같습니다.

켜짐(ON)

API 활동 추적 콜렉션을 켭니다.

꺼짐(OFF)

API 활동 추적 콜렉션을 끕니다.

참고: **ACTVTRC** 설정은 큐 관리자 **ACTVCONO** 매개변수로 대체될 수 있습니다. **ACTVCONO** 매개변수를 **ENABLED**로 설정하면 **MQCNO** 구조에서 **Options** 필드를 사용하여 주어진 연결에 대한 **ACTVTRC** 설정을 대체할 수 있습니다. 183 페이지의 『MQCONN를 설정하여 활동 추적 정보 콜렉션 제어』의 내용을 참조하십시오.

예

ACTVTRC 매개변수의 값을 변경하려면 **MQSC** 명령 **ALTER QMGR**을 사용합니다. 예를 들어, MQI 애플리케이션 활동 추적 정보 콜렉션을 사용하려면 다음 **MQSC** 명령을 사용하십시오.

```
ALTER QMGR ACTVTRC(ON)
```

다음에 수행할 작업

애플리케이션 활동 추적 메시지의 콘텐츠를 보는 가장 단순한 방법은 189 페이지의 『amqsact 샘플 프로그램』을 사용하는 것입니다.

애플리케이션 활동 추적의 사용은 성능에 영향을 미칠 수 있습니다. **ActivityCount** 및 **ActivityInterval** 설정을 조정해서 오버헤드를 줄일 수 있습니다. 189 페이지의 『애플리케이션 활동 추적의 성능 영향 조정』를 참조하십시오.

MQCONN를 설정하여 활동 추적 정보 콜렉션 제어

큐 관리자 속성 **ACTVCONO**가 **ENABLED**로 설정되면 **MQCONN** 호출에 **ConnectOpts** 매개변수를 사용하여 각 연결별로 애플리케이션 활동 보고서를 사용 가능 또는 불가능하게 할 수 있습니다. 이 옵션은 큐 관리자 속성 **ACTVTRC**에 정의된 활동 추적 작동을 대체하며 활동 추적 구성 파일 **mqat.ini**의 설정으로 대체될 수 있습니다.

프로시저

1. 큐 관리자 속성 **ACTVCONO**를 **ENABLED**로 설정하십시오.

참고: 애플리케이션이 **ConnectOpts** 매개변수를 사용하여 애플리케이션의 회계 작동을 수정하려 시도하며 **QMGR** 속성 **ACTVCONO**가 **DISABLED**로 설정된 경우에는, 애플리케이션에 오류가 리턴되지 않고 활동 추적 콜렉션이 큐 관리자 속성 또는 활동 추적 구성 파일 **mqat.ini**를 통해 정의됩니다.

2. **MQCONN** 호출의 **ConnectOpts** 매개변수를 **MQCNO_ ACTIVITY_ TRACE_ENABLED**로 설정하십시오.

MQCONN 호출의 **ConnectOpts** 매개변수의 가능한 값은 다음과 같습니다.

MQCNO_ACTIVITY_TRACE_DISABLED

연결에 대한 활동 추적을 끕니다.

MQCNO_ACTIVITY_TRACE_ENABLED

연결에 대한 활동 추적을 켭니다.

참고: 애플리케이션이 MQCONN에 대해 MQCNO_ACTIVITY_TRACE_ENABLED 및 MQCNO_ACTIVITY_TRACE_DISABLED를 모두 선택하면 이유 코드 MQRC_OPTIONS_ERROR로 호출에 실패합니다.

3. 활동 추적 구성 파일 mqat.ini의 설정으로 활동 추적 설정이 대체되지 않는지 확인하십시오.

184 페이지의 『mqat.ini를 사용하여 활동 추적 작동 구성』의 내용을 참조하십시오.

다음에 수행할 작업

애플리케이션 활동 추적 메시지의 콘텐츠를 보는 가장 단순한 방법은 189 페이지의 『amqsact 샘플 프로그램』을 사용하는 것입니다.

애플리케이션 활동 추적의 사용은 성능에 영향을 미칠 수 있습니다. **ActivityCount** 및 **ActivityInterval** 설정을 조정해서 오버헤드를 줄일 수 있습니다. 189 페이지의 『애플리케이션 활동 추적의 성능 영향 조정』를 참조하십시오.

mqat.ini를 사용하여 활동 추적 작동 구성

활동 추적 작동은 mqat.ini라는 구성 파일을 사용하여 구성합니다. 이 파일은 활동 추적 데이터의 보고 레벨 및 빈도를 정의하는 데 사용됩니다. 파일은 애플리케이션의 이름을 기반으로 활동 추적을 사용 가능 및 불가능하게 하는 규칙을 정의할 방법도 제공합니다.

이 태스크 정보

Linux → **UNIX** 유닉스 및 Linux 시스템에서 mqat.ini는 큐 관리자 데이터 디렉토리에 있으며 이는 qm.ini 파일과 동일한 위치입니다.

Windows Windows 시스템에서는 mqat.ini(가) 큐 관리자 데이터 디렉토리 C:\Program Files\IBM\WebSphere MQ\qmgrs\queue_manager_name에 있습니다. 추적할 애플리케이션을 실행하는 사용자에게는 이 파일을 읽을 권한이 필요합니다.

참고: IBM WebSphere MQ 7.1 또는 이전에서 마이그레이션한 큐 관리자에서 mqat.ini 파일이 누락됩니다. 그런 경우, mqat.ini 파일을 수동으로 작성해야 하며 660 권한이 파일에 설정되어야 합니다.

mqat.ini 파일이 수정되면 새로 작성된 IBM MQ 연결이 수정된 버전에 따라 처리됩니다. 큐 관리자 매개변수가 변경(예를 들어, ALTER QMGR 명령 후에)되지 않으면 기존 연결은 계속해서 이전 버전을 사용합니다.

이 파일은 mqs.ini 및 qm.ini 파일과 동일한 스탠자 키 및 매개변수-값 쌍 형식을 따릅니다. 이 파일은 큐 관리자 데이터 디렉토리에 있으며 이는 큐 관리자에 대한 qm.ini 파일과 동일한 위치입니다.

파일은 기본적으로 모든 활동 추적에 대한 활동 추적 데이터의 보고 레벨 및 빈도를 구성하는 단일 스탠자, **AllActivityTrace**로 이루어집니다.

여러 **ApplicationTrace** 스탠자가 파일에 포함될 수도 있습니다. 이들 각 스탠자는 연결의 애플리케이션 이름을 규칙에 일치시켜서 하나 이상의 연결의 추적 작동에 대한 규칙을 정의합니다.

AllActivityTrace 스탠자

단일 **AllActivityTrace** 스탠자는 대체되지 않는 한, 모든 IBM MQ 연결에 적용되는 활동 추적에 대한 설정을 정의합니다.

AllActivityTrace 스탠자의 개별 값은 **ApplicationTrace** 스탠자의 보다 구체적 정보로 대체될 수 있습니다.

둘 이상의 **AllActivityTrace** 스탠자가 지정되면 마지막 스탠자의 값이 사용됩니다. 선택된 **AllActivityTrace**에서 누락된 매개변수는 기본값을 사용합니다. 이전 **AllActivityTrace** 스탠자의 매개변수와 값은 무시됩니다.

AllActivityTrace 스탠자 아래에 다음 매개변수를 지정할 수 있습니다.

표 26. 활동 추적 구성 파일에 사용 가능한 매개변수/값 쌍		
이름	값(기본값은 굵게)	설명
ActivityInterval	0-99999999(1)	추적 메시지 간의 대략적 시간 간격(초). 이 간격에 연결을 통해 수행된 모든 활동은 단일 메시지에 기록됩니다. 값이 0이면 연결이 끊어질 때(또는 활동 수에 도달할 때) 추적 메시지가 기록됩니다.
ActivityCount	0-99999999(100)	추적 메시지 간의 MQI 또는 XA 조작 수. 값이 0이면 연결이 끊어질 때(또는 활동 간격이 경과되었을 때) 추적 메시지가 기록됩니다.
TraceLevel	LOW / MEDIUM / HIGH	각 조작에 대해 추적한 매개변수 세부사항의 양. 각 추적 레벨의 매개변수가 포함된 개별 조작 세부사항의 설명.
TraceMessageData	0 - 104 857 600(최대 100MB)	MQGET, MQPUT, MQPUT1, 콜백 조작에 대해 추적한 메시지 데이터의 양(바이트)
StopOnGetTraceMsg	ON / OFF	루프 발생 가능성으로 인해, 활동 추적 메시지도 처리 중인 애플리케이션을 활동 추적을 사용하여 추적하는 것은 바람직하지 않습니다.

ApplicationTrace 스탠자

ApplicationTrace 스탠자는 애플리케이션 이름에 기초하여 추적하거나 추적하지 않을 IBM MQ 연결을 정의하는 규칙을 포함합니다. 선택적으로 글로벌 추적 레벨 및 빈도 설정을 대체하는 Allsettings 아래에 정의된 기본 작동.

이 스탠자는 연결 일치 규칙에 정의된 일치 규칙에 따라 스탠자가 특정 연결에 적용되는지 여부를 판별하는 데 사용되는 ApplName, ApplFunction, ApplClass 매개변수를 포함할 수 있습니다.




이 규칙이 일치하는 연결에 대해 활동 추적을 켜거나 끄지 여부를 판별하는 Trace 매개변수가 스탠자에 포함되어야 합니다.

OFF 규칙을 사용하여 특정 애플리케이션 이름에 대한 추적을 명시적으로 사용 불가능하게 하고 큐 관리자 또는 활동 추적 연결 옵션의 ACTVTRC 설정을 대체할 수 있습니다.

ApplicationTrace 스탠자 아래에 다음 매개변수를 지정할 수 있습니다.

표 27. 애플리케이션 추적 구성 파일에 사용 가능한 매개변수/값 쌍		
이름	값(기본값은 굵게)	설명
추적	ON / OFF(필수 매개변수 - 기본값 없음)	활동 추적 스위치. 이 스위치는 현재 애플리케이션 스탠자 범위에 대한 활동 추적이 활성화되는지 여부를 판별하는 용도로 애플리케이션별 스탠자에 사용할 수 있습니다. 이 값은 큐 관리자의 ACTVTRC 및 ACTVCONO 설정을 대체함에 유의하십시오.

표 27. 애플리케이션 추적 구성 파일에 사용 가능한 매개변수/값 쌍 (계속)

이름	값(기본값은 굵게)	설명
ApplName	문자열(필수 매개변수 - 기본값 없음)	<p>이 값은 ApplicationTrace 스탠자가 적용되는 애플리케이션을 판별하는 데 사용됩니다. API 엑시트 컨텍스트 구조의 ApplName 값 (MQMD.PutApplName에 해당함)에 일치합니다. ApplName 값의 콘텐츠는 애플리케이션 환경에 따라 다릅니다.</p> <p>z/OS 이외의 플랫폼에서는 MQAXC.ApplName의 파일 이름 부분만 스탠자의 값에 일치합니다. 비교를 수행할 때 오른쪽 끝에 있는 경로 구분 기호 왼쪽의 문자는 무시됩니다.</p> <p> z/OS 애플리케이션의 경우 전체 MQAXC.ApplName이 스탠자의 값에 일치합니다.</p> <p>ApplName 값의 끝에 단일 와일드카드 문자(*)를 사용하여 해당 지점 이후의 임의의 수의 문자를 일치시킬 수 있습니다. ApplName 값이 단일 와일드카드 문자(*)로 설정되면 ApplName 값은 모든 애플리케이션에 일치합니다.</p>
  ApplFunction	문자열(기본값 *)	<p>이 값은 ApplicationTrace 스탠자와 App1Name 값이 적용되는 애플리케이션 프로그램을 규정하는 데 사용됩니다.</p> <p>스탠자는 선택적이지만 IBM i 큐 관리자에만 유효합니다. App1Name 값의 끝에 단일 와일드카드 문자(*)를 사용하여 임의의 수의 문자를 일치시킬 수 있습니다.</p> <p>예를 들어, App1Name = * 및 App1Function = AMQSPUTO를 지정하는 ApplicationTrace 스탠자는 작업의 모든 AMQSPUTO 프로그램 호출에 적용됩니다.</p>
ApplClass	USER / MCA / ALL	애플리케이션의 클래스. AppType 값이 IBM MQ 연결에 해당하는 방식에 대한 설명은 다음 표를 참조하십시오.

다음 표는 연결 API 엑시트 컨텍스트 구조에서 *AppClass* 값을 **APICallerType** 및 **APIEnvironment** 필드에 일치시키는 방식을 보여줍니다.

표 28. *Appclass* 값과 *APICallerType* 및 *APIEnvironment* 필드에 이 값을 일치시키는 방식

APPLCLASS	API 호출자 유형:	API 환경:	설명
user	MQXACT_EXTERNAL	MQXE_OTHER	사용자 애플리케이션만 추적함
MCA	(임의의 값)	MQXE_MCA MQXE_MCA_CLNTCONN MQXE_MCA_SVRCONN	클라이언트 및 채널(amqrmppa)
모두	(임의의 값)	(임의의 값)	모든 연결을 추적함



주의: 클라이언트 사용자 애플리케이션에 대해 **APPLCLASS/MCA**를 사용해야 합니다. **USER**의 한 클래스로서 이들과 일치되지 않습니다.

예를 들어 **amqsputc** 샘플 애플리케이션을 추적하려면 다음 코드를 사용합니다.

```
ApplicationTrace:
ApplClass=MCA                                # Application type
                                              # Values: (USER | MCA | INTERNAL | ALL)
                                              # Default: USER
ApplName=amqsputc    # Application name (may be wildcard)
                                              # (matched to app name without path)
                                              # Default: *
Trace=ON                                          # Activity trace switch for application
                                              # Values: ( ON | OFF )
                                              # Default: OFF
ActivityInterval=30                             # Time interval between trace messages
                                              # Values: 0-99999999 (0=off)
                                              # Default: 0
ActivityCount=1                                 # Number of operations between trace msgs
                                              # Values: 0-99999999 (0=off)
                                              # Default: 0
TraceLevel=MEDIUM                             # Amount of data traced for each operation
                                              # Values: LOW | MEDIUM | HIGH
                                              # Default: MEDIUM
TraceMessageData=1000                         # Amount of message data traced
                                              # Values: 0-100000000
                                              # Default: 0
```

큐 관리자가 작성될 때 생성된 기본 `mqat.ini`는 제공된 활동 추적 샘플, **amqsact**에 대한 활동 추적을 명시적으로 사용 불가능하게 하는 단일 규칙을 포함합니다.

연결 일치 규칙

큐 관리자는 연결에 사용할 스탠자 설정을 판별하기 위해 다음 규칙을 적용합니다.

1. **ApplicationTrace** 스탠자에도 값이 발생하며 스탠자가 2, 3, 4 지점에 설명된 연결에 대한 일치 기준을 이행하는 경우가 아니면, **AllActivityTrace** 스탠자에 지정된 값이 연결에 사용됩니다.
2. **ApplClass** 는 IBM MQ 연결 유형과 일치합니다. **ApplClass**가 연결 유형에 일치하지 않으면 스탠자가 이 연결에 대해 무시됩니다.
3. 스탠자의 *ApplName* 값은 연결에 대한 API 엑시트 컨텍스트 구조(MQAXC)에서 **ApplName** 필드의 파일 이름 부분에 일치시킵니다.

파일 이름 부분은 마지막 경로 구분 기호(/ 또는 \) 문자의 오른쪽에 있는 문자에서 파생됩니다. **ApplName** 스탠자가 와일드카드(*)를 포함하면 와일드카드 왼쪽의 문자만을 연결 **ApplName**의 해당하는 수의 문자와 비교합니다.

예를 들어, 스탠자 값 "FRE*"가 지정되면 처음 세 개의 문자만 비교에 사용되므로 "path/FREEDOM" 및 "path\FREDDY"는 일치하지만 "path/FRIEND"는 일치하지 않습니다. 스탠자의 *ApplName* 값이 연결 **ApplName**에 일치하지 않는 경우에는 스탠자가 이 연결에 대해 무시됩니다.

4. 둘 이상의 스탠자가 연결의 **ApplName** 및 **ApplClass**에 일치하면 **ApplName**이 가장 고유한 스탠자가 사용됩니다.

가장 고유한 **ApplName**은 연결의 **ApplName**에 일치시킬 가장 많은 문자를 사용하는 이름으로 정의됩니다.

예를 들어, ini 파일이 **ApplName** = "FRE*"인 스탠자와 **ApplName** = "FREE*"인 또 다른 스탠자를 포함하면 네 개의 문자가 일치하기 때문에 **ApplName** = "FREE*"인 스탠자가 **ApplName** = "path/FREEDOM"인 연결에 대한 최상의 일치로 선택됩니다(반면에 **ApplName** = "FRE*"는 세 개의 문자만 일치함).

5. 2, 3, 4 지점에 규칙을 적용한 후 연결의 연결 **ApplName** 및 **ApplClass**에 일치하는 스탠자가 둘 이상인 경우에는 마지막 일치의 값이 사용되고 다른 모든 스탠자는 무시됩니다.

각 규칙의 기본 설정 대체

선택적으로 **AllActivityTrace** 스탠자 아래의 글로벌 추적 레벨 및 빈도 설정을 **ApplicationTrace** 스탠자에 일치하는 연결에 맞게 대체할 수 있습니다.

ApplicationTrace 스탠자 아래에 다음 매개변수를 설정할 수 있습니다. 설정하지 않으면 **AllActivityTrace** 스탠자 설정에서 값이 상속됩니다.

- **ActivityInterval**
- **ActivityCount**

- **TraceLevel**
- **TraceMessageData**
- **StopOnTraceMsg**

mqat.ini 구문

mqat.ini 파일의 형식에 대한 구문 규칙은 다음과 같습니다.

- 해시 또는 세미콜론으로 시작하는 텍스트는 행의 끝까지 확장하는 주석으로 간주합니다.
- 첫 번째 유효(무주석) 행은 스탠자 키여야 합니다.
- 스탠자 키는 스탠자의 이름과 뒤이은 콜론으로 이루어집니다.
- 매개변수-값 쌍은 매개변수의 이름과 뒤이은 등호 부호 및 값으로 이루어집니다.
- 한 행에는 단일 매개변수-값 쌍만 표시할 수 있습니다. (매개변수-값이 다른 행으로 넘어가면 안됩니다.)
- 선두 및 후미 공백은 무시됩니다. 스탠자 이름, 매개변수 이름과 값 또는 매개변수/값 쌍 사이의 공백 수에는 제한이 없습니다. 행 바꾸기는 유효하며 무시되지 않습니다.
- 행의 최대 길이는 2048자입니다.
- 스탠자 키, 매개변수 이름, 상수 매개변수 값은 대소문자를 구분하지 않지만 변수 매개변수 값(*ApplName* 및 *DebugPath*)은 대소문자를 구분합니다.

애플리케이션 활동 추적 파일 예

다음 예는 활동 추적 ini 파일에 구성 데이터가 지정되는 방식을 보여줍니다.

```
AllActivityTrace:
ActivityInterval=1
ActivityCount=100
TraceLevel=MEDIUM
TraceMessageData=0
StopOnGetTraceMsg=ON

ApplicationTrace:
ApplName=amqs*
Trace=ON
TraceLevel=HIGH
TraceMessageData=1000

ApplicationTrace:
ApplName=amqsact*
Trace=OFF
```

위의 **AllActivityTrace** 스탠자는 **ApplicationTrace** 규칙이나 큐 관리자 ACTVTRC 속성을 통해 또는 애플리케이션을 통해 프로그래밍 방식으로 사용 가능하게 해서 활동 추적이 사용 가능할 때 수행하는 방식을 정의합니다.

첫 번째 **ApplicationTrace** 스탠자는 이름이 "amqs"로 시작하며 추적 중인 애플리케이션을 통해 MQI 활동을 야기할 규칙을 정의합니다. 이 애플리케이션에 대해 생성되는 추적은 높은 세부사항 레벨이며 최대 1000바이트의 메시지 데이터를 포함합니다. 활동 간격 및 수 매개변수는 상속됩니다.

두 번째 **ApplicationTrace** 스탠자는 이름이 "amqsact"(활동 추적 샘플)로 시작하는 애플리케이션에 대한 추적을 끄는 규칙을 정의합니다. 이 규칙은 amqsact 애플리케이션에 대한 이전의 'on' 규칙을 대체하므로 결과적으로 이 애플리케이션을 추적하지 않습니다.

C 샘플 디렉토리(amqsact.c 파일과 같은 디렉토리)에 mqat.ini란 샘플도 한 가지 예로 제공됩니다. IBM MQ의 이전 릴리스에서 마이그레이션된 큐 관리자의 경우 큐 관리자 데이터 디렉토리에 이 파일을 복사할 수 있습니다.

다음에 수행할 작업

애플리케이션 활동 추적의 사용은 성능에 영향을 미칠 수 있습니다. **ActivityCount** 및 **ActivityInterval** 설정을 조정해서 오버헤드를 줄일 수 있습니다. [189 페이지의 『애플리케이션 활동 추적의 성능 영향 조정』](#)를 참조하십시오.

애플리케이션 활동 추적의 성능 영향 조정

애플리케이션 활동 추적을 사용하면 성능이 저하될 수 있습니다. 필요한 애플리케이션만 추적하고, 큐를 드레인하는 애플리케이션의 수를 늘리고, `mqat.ini`에서 **ActivityInterval**, **ActivityCount** 및 **TraceLevel**을 조정하여 이 영향을 줄일 수 있습니다.

이 태스크 정보

선택적으로 한 애플리케이션에 또는 모든 큐 관리자 애플리케이션에 애플리케이션 활동 추적을 사용하면 추가 메시징 활동이 유발되어 큐 관리자에 추가 스토리지 공간이 필요하게 됩니다. 워크로드가 높은 애플리케이션이나 SLA(Service Level Agreement)에 메시징 제공자로부터의 최소 응답이 시간이 요구되는 환경처럼 메시징 성능이 중요한 환경에서는, 애플리케이션 활동 추적을 수집하는 것이 적합하지 않거나 생성되는 추적 활동 메시지의 세부사항 또는 빈도를 조정해야 할 수 있습니다. `mqat.ini` 파일에 사전 설정된 **ActivityInterval**, **ActivityCount** 및 **TraceLevel** 값은 세부사항 및 성능의 기본 균형을 제공합니다. 하지만 시스템의 세밀한 기능 및 성능 요구사항에 맞게 이 값을 조정할 수 있습니다.

프로시저

- 필요한 애플리케이션만 추적하십시오.

`mqat.ini`에서 ApplicationTrace 애플리케이션 특정 스탠자를 작성하거나 MQCONNx 호출에서 **MQCNO** 구조의 옵션 필드에 **MQCNO_ACTIVITY_TRACE_ENABLED**를 지정하도록 애플리케이션을 변경하여 이를 수행하십시오. 184 페이지의 『[mqat.ini를 사용하여 활동 추적 작동 구성](#)』 and 183 페이지의 『[MQCONNx를 설정하여 활동 추적 정보 콜렉션 제어](#)』의 내용을 참조하십시오.

- 추적을 시작하기 전에 최소 하나의 애플리케이션이 실행 중이며 `SYSTEM.ADMIN.TRACE.ACTIVITY.QUEUE`에서 활동 추적 메시지 데이터를 검색할 준비가 되어 있는지 확인하십시오.

- 큐를 드레인하는 애플리케이션의 수를 늘려서 큐 용량을 가능한 낮게 유지하십시오.

- `mqat.ini` 파일에서 필요한 최소 데이터 양을 수집하도록 **TraceLevel** 값을 설정하십시오.

`TraceLevel=LOW`가 메시징 성능에 가장 적은 영향을 미칩니다. 184 페이지의 『[mqat.ini를 사용하여 활동 추적 작동 구성](#)』의 내용을 참조하십시오.

- `mqat.ini`에서 **ActivityCount** 및 **ActivityInterval** 값을 조정하여 활동 추적 메시지가 생성되는 빈도를 조정하십시오.

여러 애플리케이션을 추적하는 경우에는 활동 추적 메시지가 `SYSTEM.ADMIN.TRACE.ACTIVITY.QUEUE`에서 제거 가능한 것보다 더 빠르게 생성되고 있는 것일 수 있습니다. 하지만 활동 추적 메시지가 생성되는 빈도를 줄이면 그와 동시에 큐 관리자에 필요한 스토리지 공간 및 큐에 기록될 때의 메시지 크기를 늘리는 것일 수도 합니다.

다음에 수행할 작업

애플리케이션 활동 추적 메시지의 콘텐츠를 보는 가장 단순한 방법은 189 페이지의 『[amqsact 샘플 프로그램](#)』을 사용하는 것입니다.

amqsact 샘플 프로그램

amqsact는 애플리케이션 활동 추적 메시지를 형식화하며 IBM MQ와 함께 제공됩니다.


컴파일된 프로그램은 다음과 같은 샘플 디렉토리에 있습니다.

- Linux 및 유닉스 플랫폼 `MQ_INSTALLATION_PATH/samp/bin`
- Windows `MQ_INSTALLATION_PATH\tools\c\Samples\Bin`

표시 모드

기본적으로 표시 모드에서 **amqsact**는 `SYSTEM.ADMIN.TRACE.ACTIVITY.QUEUE`의 메시지를 처리합니다. 큐 이름이나 토픽 문자열을 지정하여 이 작동을 대체할 수 있습니다.

표시된 추적 기간을 제어하고 활동 추적 메시지를 표시 후 제거하거나 보유할지 여부를 지정할 수도 있습니다.



표시 모드의 필수 매개변수

-m QMgrName

큐 관리자의 이름.

-d Depth

표시할 레코드 수.

-w Timeout

대기 시간(초). 지정된 기간에 추적 메시지가 표시되지 않을 경우 **amqsact**가 종료됩니다.

-s StartTime

처리할 레코드의 시작 시간.

-e EndTime

처리할 레코드의 종료 시간.

표시 모드의 선택적 매개변수

-q QName

기본 큐 이름을 대체할 특정 큐를 지정하십시오.

-t TopicString

이벤트 토픽을 구독함

-b

레코드만 찾아봄

-v

상세 출력

표시 모드의 출력 예

amqsact를 큐 관리자 *TESTQM*에 사용하며 MQCONN API 호출에 대해 상세 출력합니다.

```
amqsact -m TESTQM -v
```

이전 명령의 출력 예는 다음과 같습니다.

```
MonitoringType: MQI Activity Trace
Correl_id:
00000000: 414D 5143 5445 5354 514D 2020 2020 2020 'AMQCTESTQM '
00000010: B5F6 4251 2000 E601
QueueManager: 'TESTQM'
Host Name: 'ADMINIB-1VTJ6N1'
IntervalStartDate: '2014-03-15'
IntervalStartTime: '12:08:10'
IntervalEndDate: '2014-03-15'
IntervalEndTime: '12:08:10'
CommandLevel: 750
SeqNumber: 0
ApplicationName: 'IBM MQ_1\bin\amqspu.exe'
Application Type: MQAT_WINDOWS_7
ApplicationPid: 14076
```

```

UserId: 'Emma_Bushby'
API Caller Type: MQXACT_EXTERNAL
API Environment: MQXE_OTHER
Application Function: ''
Appl Function Type: MQFUN_TYPE_UNKNOWN
Trace Detail Level: 2
Trace Data Length: 0
Pointer size: 4
Platform: MQPL_WINDOWS_7
MQI Operation: 0
Operation Id: MQXF_CONN
ApplicationId: 1
OperationDate: '2014-03-15'
OperationTime: '12:08:10'
ConnectionId:
00000000: 414D 5143 5445 5354 514D 2020 2020 2020 'AMQCTESTQM '
00000010: FFFFFFFB5FFFFFFFFF6 4251 2000 FFFFFFFE601 '
QueueManager: 'TESTQM'
Completion Code: MQCC_OK
Reason Code: 0

```


동적 모드

V 8.0.0.2

동적 모드는 IBM MQ Appliance를 사용할 때에만 적용됩니다.

애플리케이션 이름, 채널 이름 또는 연결 ID를 **amqsact**에 대한 인수로 지정해서 동적 모드를 사용 가능하게 합니다. 이름에 와일드카드 문자를 사용할 수 있음에 유의하십시오.

동적 모드에서는, 시스템 토픽의 지속 불가능한 구독을 사용하여 샘플 시작 시에 활동 추적 데이터가 사용 가능하게 됩니다. **amqsact**가 중지되면 활동 추적 데이터 수집이 중지됩니다. 동적 모드의 **amqsact**에 대한 제한시간을 지정해야 합니다. 각 인스턴스가 활동 추적 데이터의 한 사본을 수신하는 **amqsact**의 다중 사본을 동시에 실행할 수 있습니다.



동적 모드의 필수 매개변수

V 8.0.0.2

-m QMgrName

큐 관리자의 이름.

-w Timeout

대기 시간(초). 지정된 기간에 추적 메시지가 표시되지 않을 경우 **amqsact**가 종료됩니다.

동적 모드의 선택적 매개변수

V 8.0.0.2

-a Application name

메시지를 수집할 애플리케이션 이름을 지정하십시오.

-c Channel name

메시지를 수집할 채널을 지정하십시오.

-i Connection ID

메시지를 수집할 연결을 지정하십시오.

-v

상세 출력

동적 모드의 출력 예

V 8.0.0.2

다음 명령은 텍스트 "amqs"로 시작하는 애플리케이션이 수행한 연결에 대한 활동 추적 메시지를 생성하고 표시합니다. 무활동 30초가 지나면 **amqsact** 프로그램이 종료되고 새 활동 추적 데이터가 생성되지 않습니다.

```
amqsactc -m QMGR1 -w 30 -a amqs*
```

다음 명령은 QMGR1.TO.QMGR2 채널의 활동에 대한 활동 추적 메시지를 생성하고 표시합니다. 무활동 10초가 지나면 **amqsact** 프로그램이 종료되고 새 활동 추적 데이터가 생성되지 않습니다.

```
amqsactc -m QMGR1 -w 10 -c QMGR1.TO.QMGR2
```

다음 명령은 CONN이 "6B576B5420000701"이고 EXTCONN이 "414D5143514D47523120202020202020"인 기존 IBM MQ 연결에 대한 활동의 상세 활동 추적 메시지를 생성하고 표시합니다. 무활동 1분이 지나면 **amqsact** 프로그램이 종료되고 새 활동 추적 데이터가 생성되지 않습니다.

```
amqsactc -m QMGR1 -w 60 -i 414D5143514D475231202020202020206B576B5420000701 -v
```

애플리케이션 활동 추적 메시지 참조

이 페이지를 사용하여 애플리케이션 활동 추적 메시지의 형식과 이 메시지에 리턴되는 정보를 개괄합니다.

애플리케이션 활동 추적 메시지는 메시지 디스크립터 및 메시지 데이터를 포함한 표준 IBM MQ 메시지입니다. 메시지 데이터는 IBM MQ 애플리케이션이 수행한 MQI 조작에 대한 정보나 IBM MQ 시스템에서 발생하는 활동에 대한 정보를 포함합니다.

메시지 디스크립터

- MQMD 구조

메시지 데이터

- PCF 헤더(MQCFH)
- 항상 리턴되는 애플리케이션 활동 추적 메시지 데이터
- 조작별 애플리케이션 활동 추적 메시지 데이터

애플리케이션 활동 추적 메시지 MQMD(메시지 디스크립터)

이 페이지를 사용하여 애플리케이션 활동 추적 메시지의 메시지 디스크립터와 이벤트 메시지의 메시지 디스크립터 간 차이를 이해합니다.

애플리케이션 활동 추적 메시지의 메시지 디스크립터의 매개변수와 값은 다음을 제외하면, 이벤트 메시지의 메시지 디스크립터에서와 동일합니다.

Format

설명: 메시지 데이터의 형식 이름입니다.

가치: **MQFMT_ADMIN**
관리 메시지.

CorrelId

설명: 상관 ID.

가치: 애플리케이션의 ConnectionId로 초기화됨

MQCFH(PCF 헤더)

이 페이지를 사용하여 활동 추적 메시지의 MQCFH 구조에 따라 포함된 PCF 값을 봅니다.

활동 추적 메시지의 경우 MQCFH 구조가 다음 값을 포함합니다.

Type

설명:	메시지의 콘텐츠를 식별하는 구조 유형입니다.
데이터 유형:	MQLONG.
값:	MQCFT_APP_ACTIVITY

StrucLength

설명:	MQCFH 구조의 길이(바이트 단위).
데이터 유형:	MQLONG.
값:	MQCFH_STRUC_LENGTH

Version

설명:	구조 버전 번호입니다.
데이터 유형:	MQLONG.
값:	MQCFH_VERSION_3

Command

설명:	명령 ID입니다. 이 필드는 메시지의 범주를 식별합니다.
데이터 유형:	MQLONG.
값:	MQCMD_ACTIVITY_TRACE

MsgSeqNumber

설명:	메시지 순서 번호입니다. 이 필드는 관련된 메시지 그룹 내에 있는 메시지의 순서 번호입니다.
데이터 유형:	MQLONG.
값:	1

Control

설명:	제어 옵션입니다.
데이터 유형:	MQLONG.
값:	MQCFC_LAST.

CompCode

설명:	완료 코드.
데이터 유형:	MQLONG.
값:	MQCC_OK.

Reason

설명:	완료 코드를 규정하는 이유 코드입니다.
데이터 유형:	MQLONG.

값: MQRC_NONE.

ParameterCount

설명: 매개변수 구조 수입니다. 이 필드는 MQCFH 구조를 따르는 매개변수 구조의 수입니다. 그룹 구조(MQCFGR) 및 포함된 해당 매개변수 구조는 하나의 구조로만 계산됩니다.

데이터 유형: MQLONG.

값: 1 이상

애플리케이션 활동 추적 메시지 데이터

PCF 헤더 바로 다음에는 활동 추적의 시간 간격을 설명하는 매개변수 세트가 있습니다. 이 매개변수는 메시지가 기록될 때 메시지의 순서도 표시합니다. 나중에 추가 정보가 추가될 수 있도록 헤더 다음의 필드 수와 순서와 보장되지 않습니다.

메시지 이름: 활동 추적 메시지.

시스템 큐: SYSTEM.ADMIN.TRACE.ACTIVITY.QUEUE.

QueueManager

설명: 큐 매니저의 이름

ID: MQCA_Q_MGR_NAME

데이터 유형: MQCFST

최대 길이: MQ_Q_MGR_NAME_LENGTH

QSGName



설명: 큐 관리자가 멤버인 QSG의 이름(z/OS만 해당)

ID: MQCA_QSG_NAME

데이터 유형: MQCFST

최대 길이: MQ_Q_MGR_NAME_LENGTH

HostName

설명: 큐 관리자가 실행 중인 시스템의 호스트 이름

ID: MQCACF_HOST_NAME

데이터 유형: MQCFST

IntervalStartDate

설명: 모니터링 기간의 시작 날짜

ID: MQCAMO_START_DATE

데이터 유형: MQCFST

최대 길이: MQ_DATE_LENGTH

IntervalStartTime

설명: 모니터링 기간의 시작 시간

ID: MQCAMO_START_TIME

데이터 유형: MQCFST
최대 길이: MQ_TIME_LENGTH

IntervalEndDate

설명: 모니터링 기간의 종료 날짜
ID: MQCAMO_END_DATE
데이터 유형: MQCFST
최대 길이: MQ_DATE_LENGTH

IntervalEndTime

설명: 모니터링 기간의 종료 시간
ID: MQCAMO_END_TIME
데이터 유형: MQCFST
최대 길이: MQ_TIME_LENGTH

CommandLevel

설명: IBM MQ 명령 레벨
ID: MQIA_COMMAND_LEVEL
데이터 유형: MQCFIN

SeqNumber

설명: 일반적으로 순서 번호 0. 이 값은 장기 실행 연결에 대한 각 후속 레코드마다 증분됩니다.
ID: MQIACF_SEQUENCE_NUMBER
데이터 유형: MQCFIN

ApplicationName

설명: 애플리케이션의 이름. (프로그램 이름)
ID: MQCACF_APPL_NAME
데이터 유형: MQCFST
최대 길이: MQ_APPL_NAME_LENGTH

ApplClass

설명: 활동을 수행한 애플리케이션의 유형. 가능한 값: MQAT_*
ID: MQIA_APPL_TYPE
데이터 유형: MQCFIN

ApplicationPid

설명: 애플리케이션의 운영 체제 프로세스 ID.
ID: MQIACF_PROCESS_ID
데이터 유형: MQCFIN

UserId

설명: 애플리케이션의 사용자 ID 컨텍스트
ID: MQCACF_USER_IDENTIFIER
데이터 유형: MQCFST
최대 길이: MQ_USER_ID_LENGTH

APICallerType

설명: 애플리케이션의 유형. 가능한 값: MQXACT_EXTERNAL 또는 MQXACT_INTERNAL
ID: MQIACF_API_CALLER_TYPE
데이터 유형: MQCFIN

Environment

설명: 애플리케이션의 런타임 환경. 가능한 값: MQXE_OTHER MQXE_MCA MQXE_MCA_SVRCONN MQXE_COMMAND_SERVER MQXE_MQSC
ID: MQIACF_API_ENVIRONMENT
데이터 유형: MQCFIN

Detail

설명: 연결에 대해 기록할 세부사항 레벨. 가능한 값: 1=LOW 2=MEDIUM 3=HIGH
ID: MQIACF_TRACE_DETAIL
데이터 유형: MQCFIN

TraceDataLength

설명: 이 연결에 대해 추적하는 메시지 데이터의 길이(바이트).
ID: MQIACF_TRACE_DATA_LENGTH
데이터 유형: MQCFIN

Pointer Size

설명: 애플리케이션이 실행 중인 플랫폼의 포인터(2진 구조의 해석을 지원) 길이(바이트)
ID: MQIACF_POINTER_SIZE
데이터 유형: MQCFIN

Platform

설명: 큐 관리자가 실행 중인 플랫폼. 값은 MQPL_* 값 중 하나입니다.
ID: MQIA_PLATFORM
데이터 유형: MQCFIN

애플리케이션 활동 MQI 조작에 대한 변수 매개변수

애플리케이션 활동 데이터 MQCFGR 구조 다음에는 수행 중인 조작에 해당하는 PCF 매개변수 세트가 이어집니다. 각 조작에 대한 매개변수는 다음 절에 정의되어 있습니다.

추적 레벨은 추적이 포함시킬 매개변수에 필요한 추적 세분화 레벨을 표시합니다. 가능한 추적 레벨 값은 다음과 같습니다.

1. 낮음

애플리케이션에 "낮음", "중간" 또는 "높음" 활동 추적이 구성될 때 매개변수가 포함됩니다. 이 설정은 매개변수가 항상 조작에 대한 `AppActivityData` 그룹에 포함됨을 의미합니다. 애플리케이션이 수행하는 MQI 호출을 추적하고 호출이 성공했는지 여부를 확인하는 데에는 이 매개변수 세트면 충분합니다.

2. 보통

애플리케이션에 대해 "중간" 또는 "높음" 활동 추적이 구성되어 있을 때에만 조작의 `AppActivityData` 그룹에 매개변수가 포함됩니다. 이 매개변수 세트는 애플리케이션에 사용되는 큐와 토픽 이름 같은 자원에 대한 정보를 추가합니다.

3. 높음

애플리케이션에 대해 "높음" 활동 추적이 구성되어 있을 때에만 조작의 `AppActivityData` 그룹에 매개변수가 포함됩니다. 이 매개변수 세트는 MQI 및 XA 함수에 전달되는 구조의 메모리 덤프를 포함합니다. 이러한 이유로, MQI 및 XA 호출에 사용되는 매개변수에 대한 자세한 정보를 포함합니다. 구조 메모리 덤프는 구조의 셸로우(`shallow`) 사본입니다. 참조 해제 포인터에 대한 잘못된 시도를 피하기 위해 구조의 포인터 값은 `NULL`로 설정됩니다.

참고: 덤프된 구조 버전이 애플리케이션에 사용된 버전과 반드시 동일하지는 않습니다. API 교차 엑시트, 활동 추적 코드 또는 큐 관리자를 통해 구조를 수정할 수 있습니다. 큐 관리자는 이후 버전에 구조를 수정할 수 있지만 구조의 이전 버전에는 결코 구조를 변경하지 않습니다. 이전 버전에 대해 변경할 경우 데이터 손실 위험이 있습니다.

MQBACK

애플리케이션이 MQBACK MQI 함수를 시작함

CompCode

설명:	조작 결과를 나타내는 완료 코드
PCF 매개변수:	MQIACF_COMP_CODE
추적 레벨:	1
유형	MQCFIN

Reason

설명:	조작의 이유 코드 결과
PCF 매개변수:	MQIACF_REASON_CODE
추적 레벨:	1
유형	MQCFIN

V 8.0.0.2

QMgrOpDuration

설명: 큐 관리자 내의 대략적인 API 호출 지속 기간(마이크로초).
 큐 관리자 외부에서 소모된 시간은 지속 기간에 포함되지 않습니다. 예를 들어, IBM MQ 클라이언트로 사용한 시간은 포함되지 않습니다.

참고: 이 타이머의 정확도는 엔터프라이즈에서 사용하는 플랫폼에 따라 다릅니다.

PCF 매개변수:	MQIAMO64_QMGR_OP_DURATION
추적 레벨:	2
유형	MQCFIN64

MQBEGIN

애플리케이션이 MQBEGIN MQI 함수를 시작함

CompCode

설명:	조작 결과를 나타내는 완료 코드
-----	-------------------

PCF 매개변수: MQIACF_COMP_CODE
추적 레벨: 1
유형 MQCFIN

Reason

설명: 조작의 이유 코드 결과
PCF 매개변수: MQIACF_REASON_CODE
추적 레벨: 1
유형 MQCFIN

MQBO

설명: MQBEGIN 옵션 구조. NULL 포인터가 MQBEGIN 호출에 사용되면 이 매개변수가 포함되지 않습니다.
PCF 매개변수: MQBACF_MQBO_STRUCT
추적 레벨: 3
유형 MQCFBS
길이: MQBO 구조의 길이(바이트).

V 8.0.0.2 QMgrOpDuration

설명: 큐 관리자 내의 대략적인 API 호출 지속 기간(마이크로초).
큐 관리자 외부에서 소모된 시간은 지속 기간에 포함되지 않습니다. 예를 들어, IBM MQ 클라이언트로 사용한 시간은 포함되지 않습니다.
참고: 이 타이머의 정확도는 엔터프라이즈에서 사용하는 플랫폼에 따라 다릅니다.

PCF 매개변수: MQIAMO64_QMGR_OP_DURATION
추적 레벨: 2
유형 MQCFIN64

MQCALLBACK

애플리케이션이 MQCALLBACK MQI 함수를 시작함

ObjectHandle

설명: 오브젝트 핸들
PCF 매개변수: MQIACF_HOBJ
추적 레벨: 1
유형 MQCFIN

CallType

설명: 함수가 호출된 이유. MQCBCT_* 값 중 하나
PCF 매개변수: MQIACF_CALL_TYPE
추적 레벨: 1
유형 MQCFIN

MsgBuffer

설명:	메시지 데이터.
PCF 매개변수:	MQBACF_MESSAGE_DATA
추적 레벨:	1
유형	MQCFBS
길이:	길이는 APPTRACE 구성에 설정된 TRACEDATA() 매개변수로 제어됩니다. TRACEDATA=NONE이면 이 매개변수가 생략됩니다.

MsgLength

설명:	메시지의 길이 (MQCBC 구조의 DataLength 필드에서 가져옴).
PCF 매개변수:	MQIACF_MSG_LENGTH
추적 레벨:	1
유형	MQCFIN

HighResTime

설명:	1970년 1월 1일(UTC), 자정 이후의 조작 시간(마이크로초) 참고: 이 타이머의 정확도는 고해상도 타이머에 대한 플랫폼 지원에 따라 다릅니다.
PCF 매개변수:	MQIAMO64_HIGHRES_TIME
추적 레벨:	2
유형	MQCFIN64

ReportOptions

설명:	보고 메시지의 옵션
PCF 매개변수:	MQIACF_REPORT
추적 레벨:	2
유형	MQCFIN

MsgType

설명:	메시지의 유형
PCF 매개변수:	MQIACF_MSG_TYPE
추적 레벨:	2
유형	MQCFIN

Expiry

설명:	메시지 수명
PCF 매개변수:	MQIACF_EXPIRY
추적 레벨:	2
유형	MQCFIN

Format

설명:	메시지 데이터의 형식 이름
-----	----------------

PCF 매개변수:	MQCACH_FORMAT_NAME
추적 레벨:	2
유형	MQCFST
길이:	MQ_FORMAT_LENGTH

Priority

설명:	메시지 우선순위
PCF 매개변수:	MQIACF_PRIORITY
추적 레벨:	2
유형	MQCFIN

Persistence

설명:	메시지 지속성
PCF 매개변수:	MQIACF_PERSISTENCE
추적 레벨:	2
유형	MQCFIN

MsgId

설명:	메시지 ID
PCF 매개변수:	MQBACF_MSG_ID
추적 레벨:	2
유형	MQCFBS
길이:	MQ_MSG_ID_LENGTH

CorrelId

설명:	상관 ID
PCF 매개변수:	MQBACF_CORREL_ID
추적 레벨:	2
유형	MQCFBS
길이:	MQ_CORREL_ID_LENGTH

ObjectName

설명:	열린 오브젝트의 이름.
PCF 매개변수:	MQCACF_OBJECT_NAME
추적 레벨:	2
유형	MQCFST
길이:	MQ_Q_NAME_LENGTH

ResolvedQName

설명:	메시지를 검색한 큐의 로컬 이름.
PCF 매개변수:	MQCACF_RESOLVED_Q_NAME

추적 레벨: 2
유형 MQCFST
길이: MQ_Q_NAME_LENGTH

ReplyToQueue

설명: MQ_Q_NAME_LENGTH
PCF 매개변수: MQCACF_REPLY_TO_Q
추적 레벨: 2
유형 MQCFST

ReplyToQMgr

설명: MQ_Q_MGR_NAME_LENGTH
PCF 매개변수: MQCACF_REPLY_TO_Q_MGR
추적 레벨: 2
유형 MQCFST

CodedCharSetId

설명: 메시지 데이터의 문자 세트 ID
PCF 매개변수: MQIA_CODED_CHAR_SET_ID
추적 레벨: 2
유형 MQCFIN

Encoding

설명: 메시지 데이터의 숫자 인코딩입니다.
PCF 매개변수: MQIACF_ENCODING
추적 레벨: 2
유형 MQCFIN

PutDate

설명: MQ_PUT_DATE_LENGTH
PCF 매개변수: MQCACF_PUT_DATE
추적 레벨: 2
유형 MQCFST

PutTime

설명: MQ_PUT_TIME_LENGTH
PCF 매개변수: MQCACF_PUT_TIME
추적 레벨: 2
유형 MQCFST

ResolvedQName

설명: ResolvedType이 MQOT_Q일 때 ObjectHandle에 참조된 큐 이름.

PCF 매개변수:	MQCACF_RESOLVED_LOCAL_Q_NAME
추적 레벨:	2
유형	MQCFST
길이:	MQ_Q_NAME_LENGTH.

ResObjectString

설명:	ResolvedType이 MQOT_TOPIC일 때 ObjectHandle에 참조된 오브젝트 이름.
PCF 매개변수:	MQCACF_RESOLVED_OBJECT_STRING
추적 레벨:	2
유형	MQCFST
길이:	길이가 다양합니다.

ResolvedType

설명:	ObjectHandle에 참조된 오브젝트의 유형. 가능한 값은 MQOT_Q, MQOT_TOPIC 또는 MQOT_NONE입니다.
PCF 매개변수:	MQIACF_RESOLVED_TYPE
추적 레벨:	2
유형	MQCFIN

PolicyName

설명:	이 메시지에 적용된 정책 이름. 참고: AMS 보호 메시지만 해당함
PCF 매개변수:	MQCA_POLICY_NAME
추적 레벨:	2
유형	MQCFST
길이:	MQ_OBJECT_NAME_LENGTH

XmitqMsgId

설명:	전송 큐 헤더에 있는 메시지의 메시지 ID. 참고: 형식이 MQFMT_XMIT_Q_HEADER일 때에만 해당함
PCF 매개변수:	MQBACF_XQH_MSG_ID
추적 레벨:	2
유형	MQCFBS
길이:	MQ_MSG_ID_LENGTH

XmitqCorrelId

설명:	전송 큐 헤더에 있는 메시지의 상관 ID. 참고: 형식이 MQFMT_XMIT_Q_HEADER일 때에만 해당함
PCF 매개변수:	MQBACF_XQH_CORREL_ID
추적 레벨:	2
유형	MQCFBS

길이: MQ_CORREL_ID_LENGTH

XmitqPutTime

설명: 전송 큐 헤더에 있는 메시지의 넣기 시간.
참고: 형식이 MQFMT_XMIT_Q_HEADER일 때에만 해당함

PCF 매개변수: MQCACF_XQH_PUT_TIME
추적 레벨: 2
유형 MQCFST
길이: MQ_PUT_TIME_LENGTH

XmitqPutDate

설명: 전송 큐 헤더에 있는 메시지의 넣기 날짜.
참고: 형식이 MQFMT_XMIT_Q_HEADER일 때에만 해당함

PCF 매개변수: MQCACF_XQH_PUT_DATE
추적 레벨: 2
유형 MQCFST
길이: MQ_PUT_DATE_LENGTH

XmitqRemoteQName

설명: 전송 큐 헤더에 있는 메시지의 리모트 큐 목적지.
참고: 형식이 MQFMT_XMIT_Q_HEADER일 때에만 해당함

PCF 매개변수: MQCACF_XQH_REMOTE_Q_Name
추적 레벨: 2
유형 MQCFST
길이: MQ_Q_NAME_LENGTH

XmitqRemoteQMGr

설명: 전송 큐 헤더에 있는 메시지의 메시지 ID.
참고: 형식이 MQFMT_XMIT_Q_HEADER일 때에만 해당함

PCF 매개변수: MQCACF_XQH_REMOTE_Q_MGR
추적 레벨: 2
유형 MQCFST
길이: MQ_MSG_ID_LENGTH

MsgDescStructure

설명: MQMD 구조. 버전 4 MQGMO를 사용하여 MQMD 대신 메시지 핸들을 리턴하도록 요청한 경우에는 이 매개변수가 생략됩니다.

PCF 매개변수: MQBACF_MQMD_STRUCT
추적 레벨: 3
유형 MQCFBS

길이: MQMD 구조의 바이트 길이(실제 크기는 구조 버전에 따라 다름)

GetMsgOptsStructure

설명: MQGMO 구조.
PCF 매개변수: MQBACF_MQGMO_STRUCTURE
추적 레벨: 3
유형: MQCFBS
길이: MQGMO 구조의 바이트 길이(실제 크기는 구조 버전에 따라 다름)

MQCBCContextStructure

설명: MQCBC 구조.
PCF 매개변수: MQBACF_MQCBC_STRUCTURE
추적 레벨: 3
유형: MQCFBS
길이: MQCBC 구조의 바이트 길이(실제 크기는 구조 버전에 따라 다름)

V 8.0.0.2 QMgrOpDuration

설명: 큐 관리자 내의 대략적인 API 호출 지속 기간(마이크로초).
큐 관리자 외부에서 소모된 시간은 지속 기간에 포함되지 않습니다. 예를 들어, IBM MQ 클라이언트로 사용한 시간은 포함되지 않습니다.
참고: 이 타이머의 정확도는 엔터프라이즈에서 사용하는 플랫폼에 따라 다릅니다.

PCF 매개변수: MQIAMO64_QMGR_OP_DURATION
추적 레벨: 2
유형: MQCFIN64

MQCB

애플리케이션이 콜백 MQI 함수 관리를 시작함

CallbackOperation

설명: 콜백 함수 관리 조작. MQOP_* 값 중 하나로 설정됩니다.
PCF 매개변수: MQIACF_MQCB_OPERATION
추적 레벨: 1
유형: MQCFIN

CallbackType

설명: 콜백 함수의 유형(MQCBD 구조의 CallbackType 필드). MQCBT_* 값 중 하나로 설정됩니다.
PCF 매개변수: MQIACF_MQCB_TYPE
추적 레벨: 1
유형: MQCFIN

CallbackOptions

설명: 콜백 옵션. MQCBDO_* 값 중 하나로 설정됩니다.

PCF 매개변수: MQIACF_MQCB_OPTIONS
추적 레벨: 1
유형 MQCFIN

CallbackFunction

설명: 함수 호출로 시작된 경우 콜백 함수에 대한 포인터.
PCF 매개변수: MQBACF_MQCB_FUNCTION
추적 레벨: 1
유형 MQCFBS
길이: MQPTR의 크기

CallbackName

설명: 동적 링크된 프로그램으로 시작된 경우 콜백 함수의 이름.
PCF 매개변수: MQCACF_MQCB_NAME
추적 레벨: 1
유형 MQCFST
길이: MQCHAR128의 크기

ObjectHandle

설명: 오브젝트 핸들
PCF 매개변수: MQIACF_HOBJ
추적 레벨: 1
유형 MQCFIN

MaxMsgLength

설명: 최대 메시지 길이. 정수 또는 특수 값 MQCBD_FULL_MSG_LENGTH로 설정됩니다.
PCF 매개변수: MQIACH_MAX_MSG_LENGTH
추적 레벨: 2
유형 MQCFIN

CompCode

설명: 조작 결과를 나타내는 완료 코드
PCF 매개변수: MQIACF_COMP_CODE
추적 레벨: 1
유형 MQCFIN

Reason

설명: 조작의 이유 코드 결과
PCF 매개변수: MQIACF_REASON_CODE
추적 레벨: 1
유형 MQCFIN

ResolvedQName

설명:	ResolvedType이 MQOT_Q일 때 ObjectHandle에 참조된 큐 이름.
PCF 매개변수:	MQCACF_RESOLVED_LOCAL_Q_NAME
추적 레벨:	2
유형	MQCFST
길이:	MQ_Q_NAME_LENGTH.

ResObjectString

설명:	ResolvedType이 MQOT_TOPIC일 때 ObjectHandle에 참조된 오브젝트 이름.
PCF 매개변수:	MQCACF_RESOLVED_OBJECT_STRING
추적 레벨:	2
유형	MQCFST
길이:	길이가 다양합니다.

ResolvedType

설명:	ObjectHandle에 참조된 오브젝트의 유형. 가능한 값은 MQOT_Q, MQOT_TOPIC 또는 MQOT_NONE입니다.
PCF 매개변수:	MQIACF_RESOLVED_TYPE
추적 레벨:	2
유형	MQCFIN

Callback DescriptorStructure

설명:	MQCBD 구조. NULL MQCBC 값이 MQCB 호출에 전달된 경우 이 매개변수는 생략됩니다.
PCF 매개변수:	MQBACF_MQCBD_STRUCT
추적 레벨:	3
유형	MQCFBS
길이:	MQCBC 구조의 길이(바이트)

MsgDescStructure

설명:	MQMD 구조. NULL MQMD 값이 MQCB 호출에 전달된 경우 MsgDescStructure 매개변수는 생략됩니다.
PCF 매개변수:	MQBACF_MQMD_STRUCT
추적 레벨:	3
유형	MQCFBS
길이:	MQMD 구조의 바이트 길이(실제 크기는 구조 버전에 따라 다름)

GetMsgOptsStructure

설명:	MQGMO 구조. NULL MQGMO 값이 MQCB 호출에 전달된 경우 이 매개변수는 생략됩니다.
PCF 매개변수:	MQBACF_MQGMO_STRUCT
추적 레벨:	3

유형	MQCFBS
길이:	MQGMO 구조의 바이트 길이(실제 크기는 구조 버전에 따라 다름)

V 8.0.0.2 *QMgrOpDuration*

설명:	큐 관리자 내의 대략적인 API 호출 지속 기간(마이크로초). 큐 관리자 외부에서 소모된 시간은 지속 기간에 포함되지 않습니다. 예를 들어, IBM MQ 클라이언트로 사용한 시간은 포함되지 않습니다. 참고: 이 타이머의 정확도는 엔터프라이즈에서 사용하는 플랫폼에 따라 다릅니다.
PCF 매개변수:	MQIAMO64_QMGR_OP_DURATION
추적 레벨:	2
유형	MQCFIN64

MQCLOSE
애플리케이션이 MQCLOSE MQI 함수를 시작함

ObjectHandle

설명:	오브젝트 핸들
PCF 매개변수:	MQIACF_HOBJ
추적 레벨:	1
유형	MQCFIN

CloseOptions

설명:	닫기 옵션
PCF 매개변수:	MQIACF_CLOSE_OPTIONS
추적 레벨:	1
유형	MQCFIN

CompCode

설명:	조작 결과를 나타내는 완료 코드
PCF 매개변수:	MQIACF_COMP_CODE
추적 레벨:	1
유형	MQCFIN

Reason

설명:	조작의 이유 코드 결과
PCF 매개변수:	MQIACF_REASON_CODE
추적 레벨:	1
유형	MQCFIN

ResolvedQName

설명:	ResolvedType이 MQOT_Q일 때 ObjectHandle에 참조된 큐 이름.
PCF 매개변수:	MQCACF_RESOLVED_LOCAL_Q_NAME

추적 레벨:	2
유형	MQCFST
길이:	MQ_Q_NAME_LENGTH.

ResObjectString

설명:	ResolvedType이 MQOT_TOPIC일 때 ObjectHandle에 참조된 오브젝트 이름.
PCF 매개변수:	MQCACF_RESOLVED_OBJECT_STRING
추적 레벨:	2
유형	MQCFST
길이:	길이가 다양합니다.

ResolvedType

설명:	ObjectHandle에 참조된 오브젝트의 유형. 가능한 값은 MQOT_Q, MQOT_TOPIC 또는 MQOT_NONE입니다.
PCF 매개변수:	MQIACF_RESOLVED_TYPE
추적 레벨:	2
유형	MQCFIN

V 8.0.0.2

QMGrOpDuration

설명:	큐 관리자 내의 대략적인 API 호출 지속 기간(마이크로초). 큐 관리자 외부에서 소모된 시간은 지속 기간에 포함되지 않습니다. 예를 들어, IBM MQ 클라이언트로 사용한 시간은 포함되지 않습니다. 참고: 이 타이머의 정확도는 엔터프라이즈에서 사용하는 플랫폼에 따라 다릅니다.
PCF 매개변수:	MQIAMO64_QMGR_OP_DURATION
추적 레벨:	2
유형	MQCFIN64

MQCMIT

애플리케이션이 MQCMIT MQI 함수를 시작함

CompCode

설명:	조작 결과를 나타내는 완료 코드
PCF 매개변수:	MQIACF_COMP_CODE
추적 레벨:	1
유형	MQCFIN

Reason

설명:	조작의 이유 코드 결과
PCF 매개변수:	MQIACF_REASON_CODE
추적 레벨:	1
유형	MQCFIN

V 8.0.0.2 QMgrOpDuration

설명: 큐 관리자 내의 대략적인 API 호출 지속 기간(마이크로초).
큐 관리자 외부에서 소모된 시간은 지속 기간에 포함되지 않습니다. 예를 들어, IBM MQ 클라이언트로 사용한 시간은 포함되지 않습니다.

참고: 이 타이머의 정확도는 엔터프라이즈에서 사용하는 플랫폼에 따라 다릅니다.

PCF 매개변수: MQIAMO64_QMGR_OP_DURATION

추적 레벨: 2

유형: MQCFIN64

MQCONN 및 MQCONNX

애플리케이션이 MQCONN 또는 MQCONNX MQI 함수를 시작함

ConnectionId

설명: 사용 가능한 경우 연결 ID 또는 그렇지 않으면 MQCONNID_NONE

PCF 매개변수: MQBACF_CONNECTION_ID

추적 레벨: 1

유형: MQCFBS

최대 길이: MQ_CONNECTION_ID_LENGTH

QueueManagerName

설명: MQCONN(X) 호출에 사용된 큐 관리자의 (분석되지 않은) 이름

PCF 매개변수: MQCA_Q_MGR_NAME

추적 레벨: 1

유형: MQCFST

최대 길이: MQ_Q_MGR_NAME_LENGTH

CompCode

설명: 조작 결과를 나타내는 완료 코드

PCF 매개변수: MQIACF_COMP_CODE

추적 레벨: 1

유형: MQCFIN

Reason

설명: 조작의 이유 코드 결과

PCF 매개변수: MQIACF_REASON_CODE

추적 레벨: 1

유형: MQCFIN

ConnectOptions

설명: MQCNO_* 값에서 파생된 연결 옵션

참고: MQCONNX만 해당함

PCF 매개변수: MQIACF_CONNECT_OPTIONS

추적 레벨: 2
유형: MQCFIN

ConnectionOptionsStructure

설명: MQCNO 구조.
참고: (MQCONN만 해당함)

PCF 매개변수: MQBACF_MQCNO_STRUCT
추적 레벨: 3
유형: MQCFBS
최대 길이: MQCNO 구조의 바이트 길이(실제 크기는 구조 버전에 따라 다름)

ChannelDefinitionStructure

설명: MQCD 구조.
참고: 클라이언트 연결만 해당함

PCF 매개변수: MQBACF_MQCD_STRUCT
추적 레벨: 3
유형: MQCFBS
최대 길이: MQCD 구조의 바이트 길이(실제 크기는 구조 버전에 따라 다름)

V 8.0.0.2 QMgrOpDuration

설명: 큐 관리자 내의 대략적인 API 호출 지속 기간(마이크로초).
큐 관리자 외부에서 소모된 시간은 지속 기간에 포함되지 않습니다. 예를 들어, IBM MQ 클라이언트로 사용한 시간은 포함되지 않습니다.
참고: 이 타이머의 정확도는 엔터프라이즈에서 사용하는 플랫폼에 따라 다릅니다.

PCF 매개변수: MQIAMO64_QMGR_OP_DURATION
추적 레벨: 2
유형: MQCFIN64

MQCTL
애플리케이션이 MQCTL MQI 함수를 시작함

CompCode

설명: 조작 결과를 나타내는 완료 코드

PCF 매개변수: MQIACF_COMP_CODE
추적 레벨: 1
유형: MQCFIN

Reason

설명: 조작의 이유 코드 결과

PCF 매개변수: MQIACF_REASON_CODE
추적 레벨: 1
유형: MQCFIN

CtlOperation

설명:	MQOP_* 값 중 하나
PCF 매개변수:	MQIACF_CTL_OPERATION
추적 레벨:	1
유형:	MQCFIN

V 8.0.0.2 QMgrOpDuration

설명:	큐 관리자 내의 대략적인 API 호출 지속 기간(마이크로초). 큐 관리자 외부에서 소모된 시간은 지속 기간에 포함되지 않습니다. 예를 들어, IBM MQ 클라이언트로 사용한 시간은 포함되지 않습니다. 참고: 이 타이머의 정확도는 엔터프라이즈에서 사용하는 플랫폼에 따라 다릅니다.
PCF 매개변수:	MQIAMO64_QMGR_OP_DURATION
추적 레벨:	2
유형:	MQCFIN64

MQDISC
애플리케이션이 MQDISC MQI 함수를 시작함

CompCode

설명:	조작 결과를 나타내는 완료 코드
PCF 매개변수:	MQIACF_COMP_CODE
추적 레벨:	1
유형:	MQCFIN

Reason

설명:	조작의 이유 코드 결과
PCF 매개변수:	MQIACF_REASON_CODE
추적 레벨:	1
유형:	MQCFIN

MQGET
애플리케이션이 MQGET MQI 함수를 시작함

ObjectHandle

설명:	오브젝트 핸들
PCF 매개변수:	MQIACF_HOBJ
추적 레벨:	1
유형:	MQCFIN

GetOptions

설명:	MQGMO.Options의 가져오기 옵션
PCF 매개변수:	MQIACF_GET_OPTIONS
추적 레벨:	1

유형: MQCFIN

CompCode

설명: 조작 결과를 나타내는 완료 코드

PCF 매개변수: MQIACF_COMP_CODE

추적 레벨: 1

유형: MQCFIN

Reason

설명: 조작의 이유 코드 결과

PCF 매개변수: MQIACF_REASON_CODE

추적 레벨: 1

유형: MQCFIN

MsgBuffer

설명: 메시지 데이터. TRACEDATA=NONE이면 이 매개변수가 생략됩니다.

PCF 매개변수: MQBACF_MESSAGE_DATA

추적 레벨: 1

유형: MQCFBS

최대 길이: 길이는 APPTRACE 구성에 설정된 TRACEDATA() 매개변수로 제어됩니다. (추적 메시지에 MQIACF_TRACE_DATA_LENGTH로 포함됨).

MsgLength

설명: 메시지의 길이

PCF 매개변수: MQIACF_MSG_LENGTH

추적 레벨: 1

유형: MQCFIN

HighResTime

설명: 1970년 1월 1일(UTC), 자정 이후의 조작 시간(마이크로초)

참고: 이 타이머의 정확도는 고해상도 타이머에 대한 플랫폼 지원에 따라 다릅니다.

PCF 매개변수: MQIAMO64_HIGHRES_TIME

추적 레벨: 2

유형: MQCFIN64

BufferLength

설명: 애플리케이션이 제공하는 버퍼의 길이

PCF 매개변수: MQIACF_BUFFER_LENGTH

추적 레벨: 2

유형: MQCFIN

ObjectName

설명:	열린 오브젝트의 이름
PCF 매개변수:	MQCACF_OBJECT_NAME
추적 레벨:	2
유형:	MQCFST
길이:	MQ_Q_NAME_LENGTH

ResolvedQName

설명:	메시지를 검색한 큐의 로컬 이름.
PCF 매개변수:	MQCACF_RESOLVED_Q_NAME
추적 레벨:	2
유형:	MQCFST
최대 길이:	MQ_Q_NAME_LENGTH

ReportOptions

설명:	메시지 보고 옵션
PCF 매개변수:	MQIACF_REPORT
추적 레벨:	2
유형:	MQCFIN

MsgType

설명:	메시지의 유형
PCF 매개변수:	MQIACF_MSG_TYPE
추적 레벨:	2
유형:	MQCFIN

Expiry

설명:	메시지 수명
PCF 매개변수:	MQIACF_EXPIRY
추적 레벨:	2
유형:	MQCFIN

Format

설명:	메시지 데이터의 형식 이름
PCF 매개변수:	MQCACH_FORMAT_NAME
추적 레벨:	2
유형:	MQCFST
최대 길이:	MQ_FORMAT_LENGTH

Priority

설명:	메시지 우선순위
-----	----------

PCF 매개변수: MQIACF_PRIORITY
추적 레벨: 2
유형: MQCFIN

Persistence

설명: 메시지 지속성
PCF 매개변수: MQIACF_PERSISTENCE
추적 레벨: 2
유형: MQCFIN

MsgId

설명: 메시지 ID
PCF 매개변수: MQBACF_MSG_ID
추적 레벨: 2
유형: MQCFBS
최대 길이: MQ_MSG_ID_LENGTH

CorrelId

설명: 상관 ID
PCF 매개변수: MQBACF_CORREL_ID
추적 레벨: 2
유형: MQCFBS
최대 길이: MQ_CORREL_ID_LENGTH

ReplyToQueue

설명:
PCF 매개변수: MQCACF_REPLY_TO_Q
추적 레벨: 2
유형: MQCFST
최대 길이: MQ_Q_NAME_LENGTH

ReplyToQMgr

설명:
PCF 매개변수: MQCACF_REPLY_TO_Q_MGR
추적 레벨: 2
유형: MQCFST
최대 길이: MQ_Q_MGR_NAME_LENGTH

CodedCharSetId

설명: 메시지 데이터의 문자 세트 ID
PCF 매개변수: MQIA_CODED_CHAR_SET_ID

추적 레벨: 2
유형: MQCFIN

Encoding

설명: 메시지 데이터의 숫자 인코딩입니다.
PCF 매개변수: MQIACF_ENCODING
추적 레벨: 2
유형: MQCFIN

PutDate

설명:
PCF 매개변수: MQCACF_PUT_DATE
추적 레벨: 2
유형: MQCFST
최대 길이: MQ_PUT_DATE_LENGTH

PutTime

설명:
PCF 매개변수: MQCACF_PUT_TIME
추적 레벨: 2
유형: MQCFST
최대 길이: MQ_PUT_TIME_LENGTH

ResolvedQName

설명: ResolvedType이 MQOT_Q일 때 ObjectHandle에 참조된 큐 이름.
PCF 매개변수: MQCACF_RESOLVED_LOCAL_Q_NAME
추적 레벨: 2
유형: MQCFST
길이: MQ_Q_NAME_LENGTH.

ResObjectString

설명: ResolvedType이 MQOT_TOPIC일 때 ObjectHandle에 참조된 오브젝트 이름.
PCF 매개변수: MQCACF_RESOLVED_OBJECT_STRING
추적 레벨: 2
유형: MQCFST
길이: 길이가 다양합니다.

ResolvedType

설명: ObjectHandle에 참조된 오브젝트의 유형. 가능한 값은 MQOT_Q, MQOT_TOPIC 또는 MQOT_NONE입니다.
PCF 매개변수: MQIACF_RESOLVED_TYPE
추적 레벨: 2

유형 MQCFIN

PolicyName

설명: 이 메시지에 적용된 정책 이름.
참고: AMS 보호 메시지만 해당함

PCF 매개변수: MQCA_POLICY_NAME
추적 레벨: 2
유형: MQCFST
길이: MQ_OBJECT_NAME_LENGTH

XmitqMsgId

설명: 전송 큐 헤더에 있는 메시지의 메시지 ID.
참고: 형식이 MQFMT_XMIT_Q_HEADER일 때에만 해당함

PCF 매개변수: MQBACF_XQH_MSG_ID
추적 레벨: 2
유형: MQCFBS
길이: MQ_MSG_ID_LENGTH

XmitqCorrelId

설명: 전송 큐 헤더에 있는 메시지의 상관 ID.
참고: 형식이 MQFMT_XMIT_Q_HEADER일 때에만 해당함

PCF 매개변수: MQBACF_XQH_CORREL_ID
추적 레벨: 2
유형: MQCFBS
길이: MQ_CORREL_ID_LENGTH

XmitqPutTime

설명: 전송 큐 헤더에 있는 메시지의 넣기 시간.
참고: 형식이 MQFMT_XMIT_Q_HEADER일 때에만 해당함

PCF 매개변수: MQCACF_XQH_PUT_TIME
추적 레벨: 2
유형: MQCFST
길이: MQ_PUT_TIME_LENGTH

XmitqPutDate

설명: 전송 큐 헤더에 있는 메시지의 넣기 날짜.
참고: 형식이 MQFMT_XMIT_Q_HEADER일 때에만 해당함

PCF 매개변수: MQCACF_XQH_PUT_DATE
추적 레벨: 2
유형: MQCFST

길이: MQ_PUT_DATE_LENGTH

XmitqRemoteQName

설명: 전송 큐 헤더에 있는 메시지의 리모트 큐 목적지.
참고: 형식이 MQFMT_XMIT_Q_HEADER일 때에만 해당함

PCF 매개변수: MQCACF_XQH_REMOTE_Q_NAME
추적 레벨: 2
유형: MQCFST
길이: MQ_Q_NAME_LENGTH

XmitqRemoteQMGr

설명: 전송 큐 헤더에 있는 메시지의 리모트 큐 관리자 목적지.
참고: 형식이 MQFMT_XMIT_Q_HEADER일 때에만 해당함

PCF 매개변수: MQCACF_XQH_REMOTE_Q_MGR
추적 레벨: 2
유형: MQCFST
길이: MQ_Q_NAME_LENGTH

MsgDescStructure

설명: MQMD 구조.
PCF 매개변수: MQBACF_MQMD_STRUCT
추적 레벨: 3
유형: MQCFBS
최대 길이: MQMD 구조의 바이트 길이(실제 크기는 구조 버전에 따라 다름)

GetMsgOptsStructure

설명: MQGMO 구조.
PCF 매개변수: MQBACF_MQGMO_STRUCT
추적 레벨: 3
유형: MQCFBS
최대 길이: MQGMO 구조의 바이트 길이(실제 크기는 구조 버전에 따라 다름)

V 8.0.0.2 QMgrOpDuration

설명: 큐 관리자 내의 대략적인 API 호출 지속 기간(마이크로초).
큐 관리자 외부에서 소모된 시간은 지속 기간에 포함되지 않습니다. 예를 들어, IBM MQ 클라이언트로 사용한 시간은 포함되지 않습니다.
참고: 이 타이머의 정확도는 엔터프라이즈에서 사용하는 플랫폼에 따라 다릅니다.

PCF 매개변수: MQIAMO64_QMGR_OP_DURATION
추적 레벨: 2
유형: MQCFIN64

MQINQ

애플리케이션이 MQINQ MQI 함수를 시작함

ObjectHandle

설명:	오브젝트 핸들
PCF 매개변수:	MQIACF_HOBJ
추적 레벨:	1
유형:	MQCFIN

CompCode

설명:	조작 결과를 나타내는 완료 코드
PCF 매개변수:	MQIACF_COMP_CODE
추적 레벨:	1
유형:	MQCFIN

Reason

설명:	조작의 이유 코드 결과
PCF 매개변수:	MQIACF_REASON_CODE
추적 레벨:	1
유형:	MQCFIN

SelectorCount

설명:	Selectors 배열에 제공되는 선택자 수.
PCF 매개변수:	MQIACF_SELECTOR_COUNT
추적 레벨:	2
유형:	MQCFIN

Selectors

설명:	MQINQ가 값을 리턴해야 하는 속성의 목록(정수 또는 문자).
PCF 매개변수:	MQIACF_SELECTORS
추적 레벨:	2
유형:	MQCFIL

ResolvedQName

설명:	ResolvedType이 MQOT_Q일 때 ObjectHandle에 참조된 큐 이름.
PCF 매개변수:	MQCACF_RESOLVED_Q_NAME
추적 레벨:	2
유형:	MQCFST
최대 길이:	MQ_Q_NAME_LENGTH

ResObjectString

설명:	ResolvedType이 MQOT_TOPIC일 때 ObjectHandle에 참조된 오브젝트 이름.
PCF 매개변수:	MQCACF_RESOLVED_OBJECT_STRING

추적 레벨: 2
 유형: MQCFST
 최대 길이: 길이가 다양합니다.

ResolvedType

설명: ObjectHandle에 참조된 오브젝트의 유형. 가능한 값은 MQOT_Q, MQOT_TOPIC 또는 MQOT_NONE입니다.
 PCF 매개변수: MQIACF_RESOLVED_TYPE
 추적 레벨: 2
 유형: MQCFIN

IntAttrCount

설명: 조회 조작이 리턴하는 정수 속성의 수
 PCF 매개변수: MQIACF_INTATTR_COUNT
 추적 레벨: 3
 유형: MQCFIN

IntAttrS

설명: 조회 조작이 리턴하는 정수 속성 값. 이 매개변수는 MQINQ가 리턴할 때 IntAttrCount > 0인 경우에만 존재합니다.
 PCF 매개변수: MQIACF_INT_ATTRS
 추적 레벨: 3
 유형: MQCFIL

CharAttrS

설명: 조회 조작이 리턴하는 문자 속성. 값이 서로 연결됩니다. 이 매개변수는 MQINQ가 리턴할 때 CharAttrLength > 0인 경우에만 포함됩니다.
 PCF 매개변수: MQCACF_CHAR_ATTRS
 추적 레벨: 3
 유형: MQCFST

V 8.0.0.2 QMgrOpDuration

설명: 큐 관리자 내의 대략적인 API 호출 지속 기간(마이크로초).
 큐 관리자 외부에서 소모된 시간은 지속 기간에 포함되지 않습니다. 예를 들어, IBM MQ 클라이언트로 사용한 시간은 포함되지 않습니다.
참고: 이 타이머의 정확도는 엔터프라이즈에서 사용하는 플랫폼에 따라 다릅니다.
 PCF 매개변수: MQIAMO64_QMGR_OP_DURATION
 추적 레벨: 2
 유형: MQCFIN64

MQOPEN

애플리케이션이 MQOPEN MQI 함수를 시작함

ObjectType

설명:	MQOT.ObjectType에 전달된 오브젝트 유형
PCF 매개변수:	MQIACF_OBJECT_TYPE
추적 레벨:	1
유형:	MQCFIN

ObjectName

설명:	큐 이름 분석을 시도하기 전에 MQI 호출에 전달된 오브젝트의 이름.
PCF 매개변수:	MQCACF_OBJECT_NAME
추적 레벨:	1
유형:	MQCFST
최대 길이:	MQ_Q_NAME_LENGTH

ObjectQMgrName

설명:	큐 이름 분석을 시도하기 전에 MQI 호출에 전달된 오브젝트 큐 관리자의 이름.
PCF 매개변수:	MQCACF_OBJECT_Q_MGR_NAME
추적 레벨:	1
유형:	MQCFST
최대 길이:	MQ_Q_MGR_NAME_LENGTH

ObjectHandle

설명:	오브젝트 핸들
PCF 매개변수:	MQIACF_HOBJ
추적 레벨:	1
유형:	MQCFIN

CompCode

설명:	조작 결과를 나타내는 완료 코드
PCF 매개변수:	MQIACF_COMP_CODE
추적 레벨:	1
유형:	MQCFIN

Reason

설명:	조작의 이유 코드 결과
PCF 매개변수:	MQIACF_REASON_CODE
추적 레벨:	1
유형:	MQCFIN

OpenOptions

설명:	오브젝트를 여는 데 사용하는 옵션
PCF 매개변수:	MQIACF_OPEN_OPTIONS

추적 레벨: 1
유형: MQCFIN

AlternateUserId

설명: MQOO_ALTERNATE_USER_AUTHORITY가 지정된 경우에만 포함됩니다.
PCF 매개변수: MQCACF_ALTERNATE_USERID
추적 레벨: 2
유형: MQCFST
최대 길이: MQ_USER_ID_LENGTH

RecsPresent

설명: 오브젝트 이름 레코드의 수가 표시됩니다. MQOD 버전 \geq MQOD_VERSION_2인 경우에만 포함됩니다.
PCF 매개변수: MQIACF_RECS_PRESENT
추적 레벨: 1
유형: MQCFIN

KnownDestCount

설명: 열기에 성공한 로컬 큐 수. MQOD 버전 \geq MQOD_VERSION_2인 경우에만 포함됩니다.
PCF 매개변수: MQIACF_KNOWN_DEST_COUNT
추적 레벨: 1
유형: MQCFIN

UnknownDestCount

설명: 열기에 성공한 리모트 큐 수. MQOD 버전 \geq MQOD_VERSION_2인 경우에만 포함됩니다.
PCF 매개변수: MQIACF_UNKNOWN_DEST_COUNT
추적 레벨: 1
유형: MQCFIN

InvalidDestCount

설명: 열기에 실패한 큐 수. MQOD 버전 \geq MQOD_VERSION_2인 경우에만 포함됩니다.
PCF 매개변수: MQIACF_INVALID_DEST_COUNT
추적 레벨: 1
유형: MQCFIN

DynamicQName

설명: MQOPEN 호출에 입력으로 전달된 동적 큐 이름.
PCF 매개변수: MQCACF_DYNAMIC_Q_NAME
추적 레벨: 2
유형: MQCFST

최대 길이: MQ_Q_NAME_LENGTH

ResolvedLocalQName 1 2

설명: 이름 분석이 수행된 후의 로컬 큐 이름을 포함합니다. (예를 들어, 리모트 큐의 경우 전송 큐의 이름입니다.)

PCF 매개변수: MQCACF_RESOLVED_LOCAL_Q_NAME

추적 레벨: 2

유형: MQCFST

범위: MQOD.Version이 MQOD_VERSION_3 미만이면 MQOPEN 호출이 완료된 후의 MQOD.ObjectName 필드 값을 포함합니다. MQOD.Version이 MQOD_VERSION_3 이상이면 MQOD의 값이 포함됩니다. ResolvedQName 필드,

최대 길이: MQ_Q_NAME_LENGTH

ResolvedLocalQMgrName 1 2

설명: 이름 분석이 수행된 후의 로컬 큐 관리자 이름.

PCF 매개변수: MQCACF_RESOLVED_LOCAL_Q_MGR

추적 레벨: 2

유형: MQCFST

범위: MQOD 버전 >= MQOD_VERSION_3인 경우에만 해당됩니다.

최대 길이: MQ_Q_MGR_NAME_LENGTH

ResolvedQName 1 2

설명: 이름 분석이 수행된 후의 큐 이름.

PCF 매개변수: MQCACF_RESOLVED_Q_NAME

추적 레벨: 2

유형: MQCFST

범위: MQOD.Version이 MQOD_VERSION_3 미만이면 MQOPEN 호출이 완료된 후의 MQOD.ObjectName 필드 값을 포함합니다. MQOD.Version이 MQOD_VERSION_3 이상이면 MQOD의 값이 포함됩니다. ResolvedQName 필드,

최대 길이: MQ_Q_NAME_LENGTH

ResolvedQMgrName 1 2

설명: 이름 분석이 수행된 후의 큐 관리자 이름을 포함합니다. MQOD.Version이 MQOD_VERSION_3 미만이면 MQOD의 값이 포함됩니다. MQOPEN 호출 다음의 ObjectQMgrName 필드가 완료되었습니다. MQOD.Version이 MQOD_VERSION_3 이상이면 MQOD의 값이 포함됩니다. ResolvedQMgrName 필드

PCF 매개변수: MQCACF_RESOLVED_Q_MGR

추적 레벨: 2

유형: MQCFST

최대 길이: MQ_Q_MGR_NAME_LENGTH

AlternateSecurityId

설명:	대체 보안 ID. MQOD.Version이 MQOD_VERSION_3 이상이고, MQOO_ALTERNATE_USER_AUTHORITY가 지정되어 있으며, MQOD.AlternateSecurityId가 MQSID_NONE과 동일하지 않을 때에만 표시됩니다.
PCF 매개변수:	MQBACF_ALTERNATE_SECURITYID
추적 레벨:	2
유형:	MQCFBS
최대 길이:	MQ_SECURITY_ID_LENGTH

ObjectString

설명:	긴 오브젝트 이름. MQOD.Version이 MQOD_VERSION_4 이상이고 MQOD.ObjectString의 VSLength 필드가 MQVS_NULL_TERMINATED 또는 0보다 큰 경우에만 포함됩니다.
PCF 매개변수:	MQCACF_OBJECT_STRING
추적 레벨:	2
유형:	MQCFST
최대 길이:	길이가 다양합니다.

SelectionString

설명:	선택 문자열. MQOD.Version이 MQOD_VERSION_4 이상이고 VSLength 필드가 MQOD와 같은 경우에만 포함됩니다. SelectionString은 MQVS_NULL_TERMINATED이거나 0보다 큼니다.
PCF 매개변수:	MQCACF_SELECTION_STRING
추적 레벨:	2
유형:	MQCFST
최대 길이:	길이가 다양합니다.

ResObjectString

설명:	큐 관리자가 ObjectName 필드에 제공된 이름을 분석한 후의 긴 오브젝트 이름. MQOD.Version이 MQOD_VERSION_4 이상이고 VSLength가 MQVS_NULL_TERMINATED 또는 0보다 큰 경우에만 토픽 오브젝트를 참조하는 토픽 및 큐 알리어스에 대해 포함됩니다.
PCF 매개변수:	MQCACF_RESOLVED_OBJECT_STRING
추적 레벨:	2
유형:	MQCFST
최대 길이:	길이가 다양합니다.

ResolvedType

설명:	여는 해석된(기본) 오브젝트의 유형입니다. MQOD.Version이 MQOD_VERSION_4 이상인 경우에만 포함됩니다. 가능한 값은 MQOT_Q, MQOT_TOPIC 또는 MQOT_NONE입니다.
PCF 매개변수:	MQIACF_RESOLVED_TYPE
추적 레벨:	2
유형:	MQCFIN

V 8.0.0.2 QMgrOpDuration

설명: 큐 관리자 내의 대략적인 API 호출 지속 기간(마이크로초).
 큐 관리자 외부에서 소모된 시간은 지속 기간에 포함되지 않습니다. 예를 들어, IBM MQ 클라이언트로 사용한 시간은 포함되지 않습니다.
참고: 이 타이머의 정확도는 엔터프라이즈에서 사용하는 플랫폼에 따라 다릅니다.

PCF 매개변수: MQIAMO64_QMGR_OP_DURATION
추적 레벨: 2
유형: MQCFIN64

애플리케이션 활동 분배 목록 PCF 그룹 헤더 구조
 MQOPEN 함수가 분배 목록을 여는 경우 MQOPEN 매개변수는 RecsPresent에 번호 지정된 구조 수까지, 분배 목록의 각 큐에 대한 AppActivityDistList PCF 그룹을 하나씩 포함합니다. Ap-pActivityDistList PCF 그룹은 MQOR 및 MQRR 구조의 정보를 결합하여 큐 이름을 식별하고 큐에 대한 열기 조작의 결과를 표시합니다. AppActivityDistList 그룹은 항상 다음 MQCFGR 구조로 시작합니다.

표 29. AppActivityDistList 그룹 MQCFGR 구조		
MQCFGR 필드	가치	설명
유형	MQCFT_GROUP	
StrucLength	MQCFGR 구조의 길이(바이트)	
매개변수	MQGACF_APP_DIST_LIST	분배 목록 그룹 매개변수
ParameterCount	4	이 그룹 내에 포함된 MQCFGR 구조를 따르는 매개변수 구조의 수.

ObjectName

설명: 분배 목록 MQ_Q_NAME_LENGTH의 큐 이름. MQOR 구조가 제공된 경우에만 포함됩니다.

PCF 매개변수: MQCACF_OBJECT_NAME
추적 레벨: 2
유형: MQCFST
길이: MQ_Q_NAME_LENGTH. MQOR 구조가 제공된 경우에만 포함됩니다.

ObjectQMgrName

설명: ObjectName에 이름 지정된 큐가 정의되어 있는 큐 관리자의 이름.

PCF 매개변수: MQCACF_OBJECT_Q_MGR_NAME
추적 레벨: 2
유형: MQCFST
길이: MQ_Q_MGR_NAME_LENGTH. MQOR 구조가 제공된 경우에만 포함됩니다.

¹ 이 매개변수는 열린 오브젝트가 큐로 해석되고 MQOO_INPUT_*, MQOO_OUTPUT 또는 MQOO_BROWSE에 대해 큐가 열린 경우에만 포함됩니다.
² ResolvedLocalQName 매개변수는 ResolvedQName 매개변수와 다른 경우에만 포함됩니다.

CompCode

설명:	이 오브젝트에 대한 열기 결과를 나타내는 완료 코드. MQRR 구조가 제공되고 MQOPEN의 이유 코드가 MQRC_MULTIPLE_REASONS인 경우에만 포함됩니다.
PCF 매개변수:	MQIACF_COMP_CODE
추적 레벨:	2
유형:	MQCFIN

Reason

설명:	이 오브젝트에 대한 열기 결과를 나타내는 이유 코드. MQRR 구조가 제공되고 MQOPEN의 이유 코드가 MQRC_MULTIPLE_REASONS인 경우에만 포함됩니다.
PCF 매개변수:	MQIACF_REASON_CODE
추적 레벨:	2
유형:	MQCFIN

MQPUT

애플리케이션이 MQPUT MQI 함수를 시작했습니다.

ObjectHandle

설명:	오브젝트 핸들
PCF 매개변수:	MQIACF_HOBJ
추적 레벨:	1
유형:	MQCFIN

PutOptions

설명:	MQPMO.Options의 넣기 옵션
PCF 매개변수:	MQIACF_PUT_OPTIONS
추적 레벨:	1
유형:	MQCFIN

CompCode

설명:	조작 결과를 나타내는 완료 코드
PCF 매개변수:	MQIACF_COMP_CODE
추적 레벨:	1
유형:	MQCFIN

Reason

설명:	조작의 이유 코드 결과
PCF 매개변수:	MQIACF_REASON_CODE
추적 레벨:	1
유형:	MQCFIN

MsgBuffer

설명:	메시지 데이터.
-----	----------

PCF 매개변수: MQBACF_MESSAGE_DATA
추적 레벨: 1
유형: MQCFBS
길이: 길이는 APPTRACE 구성에 설정된 TRACEDATA() 매개변수로 제어됩니다. TRACEDATA=NONE이면 이 매개변수가 생략됩니다.

MsgLength

설명: 메시지의 길이
PCF 매개변수: MQIACF_MSG_LENGTH
추적 레벨: 1
유형: MQCFIN

RecsPresent

설명: 레코드 또는 응답 레코드가 있는 메시지 넣기 수. MQPMO 버전 >= MQPMO_VERSION_2인 경우에만 포함됩니다.
PCF 매개변수: MQIACF_RECS_PRESENT
추적 레벨: 1
유형: MQCFIN

KnownDestCount

설명: 로컬 큐에 성공적으로 전송된 메시지 수
PCF 매개변수: MQIACF_KNOWN_DEST_COUNT
추적 레벨: 1
유형: MQCFIN

UnknownDestCount

설명: 리모트 큐에 성공적으로 전송된 메시지 수
PCF 매개변수: MQIACF_UNKNOWN_DEST_COUNT
추적 레벨: 1
유형: MQCFIN

InvalidDestCount

설명: 전송할 수 없는 메시지 수
PCF 매개변수: MQIACF_INVALID_DEST_COUNT
추적 레벨: 1
유형: MQCFIN

HighResTime

설명: 1970년 1월 1일(UTC), 자정 이후의 조작 시간(마이크로초)
참고: 이 타이머의 정확도는 고해상도 타이머에 대한 플랫폼 지원에 따라 다릅니다.
PCF 매개변수: MQIAMO64_HIGHRES_TIME
추적 레벨: 2

유형: MQCFIN64

ObjectName

설명: 열린 오브젝트의 이름.
PCF 매개변수: MQCACF_OBJECT_NAME
추적 레벨: 2
유형: MQCFST
길이: MQ_Q_NAME_LENGTH

ResolvedQName

설명: 큐 이름 분석이 수행된 후의 큐 이름.
PCF 매개변수: MQCACF_RESOLVED_Q_NAME
추적 레벨: 2
유형: MQCFST
길이: MQ_Q_NAME_LENGTH

ResolvedQMgrName

설명: 이름 분석이 수행된 후의 큐 관리자 이름.
PCF 매개변수: MQCACF_RESOLVED_Q_MGR
추적 레벨: 2
유형: MQCFST
길이: MQ_Q_MGR_NAME_LENGTH

ResolvedLocalQName³

설명: 이름 분석이 수행된 후의 로컬 큐 이름을 포함합니다.
PCF 매개변수: MQCACF_RESOLVED_LOCAL_Q_NAME
추적 레벨: 2
유형: MQCFST

ResolvedLocalQMgrName³

설명: 이름 분석이 수행된 후의 로컬 큐 관리자 이름을 포함합니다.
PCF 매개변수: MQCACF_RESOLVED_LOCAL_Q_MGR
추적 레벨: 2
유형: MQCFST
길이: MQ_Q_MGR_NAME_LENGTH

ReportOptions

설명: 메시지 보고 옵션
PCF 매개변수: MQIACF_REPORT
추적 레벨: 2
유형: MQCFIN

MsgType

설명:	메시지의 유형
PCF 매개변수:	MQIACF_MSG_TYPE
추적 레벨:	2
유형:	MQCFIN

Expiry

설명:	메시지 수명
PCF 매개변수:	MQIACF_EXPIRY
추적 레벨:	2
유형:	MQCFIN

Format

설명:	메시지 데이터의 형식 이름
PCF 매개변수:	MQCACH_FORMAT_NAME
추적 레벨:	2
유형:	MQCFST
길이:	MQ_FORMAT_LENGTH

Priority

설명:	메시지 우선순위
PCF 매개변수:	MQIACF_PRIORITY
추적 레벨:	2
유형:	MQCFIN

Persistence

설명:	메시지 지속성
PCF 매개변수:	MQIACF_PERSISTENCE
추적 레벨:	2
유형:	MQCFIN

MsgId

설명:	메시지 ID
PCF 매개변수:	MQBACF_MSG_ID
추적 레벨:	2
유형:	MQCFBS
길이:	MQ_MSG_ID_LENGTH

CorrelId

설명:	상관 ID
PCF 매개변수:	MQBACF_CORREL_ID

추적 레벨: 2
유형: MQCFBS
길이: MQ_CORREL_ID_LENGTH

ReplyToQueue

설명:
PCF 매개변수: MQCACF_REPLY_TO_Q
추적 레벨: 2
유형: MQCFST
길이: MQ_Q_NAME_LENGTH

ReplyToQMgr

설명:
PCF 매개변수: MQCACF_REPLY_TO_Q_MGR
추적 레벨: 2
유형: MQCFST
길이: MQ_Q_MGR_NAME_LENGTH

CodedCharSetId

설명: 메시지 데이터의 문자 세트 ID
PCF 매개변수: MQIA_CODED_CHAR_SET_ID
추적 레벨: 2
유형: MQCFIN

Encoding

설명: 메시지 데이터의 숫자 인코딩입니다.
PCF 매개변수: MQIACF_ENCODING
추적 레벨: 2
유형: MQCFIN

PutDate

설명:
PCF 매개변수: MQCACF_PUT_DATE
추적 레벨: 2
유형: MQCFST
길이: MQ_PUT_DATE_LENGTH

PutTime

설명:
PCF 매개변수: MQCACF_PUT_TIME
추적 레벨: 2

유형: MQCFST
길이: MQ_PUT_TIME_LENGTH

ResolvedQName

설명: ResolvedType이 MQOT_Q일 때 ObjectHandle에 참조된 큐 이름.
PCF 매개변수: MQCACF_RESOLVED_LOCAL_Q_NAME
추적 레벨: 2
유형: MQCFST
길이: MQ_Q_NAME_LENGTH.

ResObjectString

설명: ResolvedType이 MQOT_TOPIC일 때 ObjectHandle에 참조된 오브젝트 이름.
PCF 매개변수: MQCACF_RESOLVED_OBJECT_STRING
추적 레벨: 2
유형: MQCFST
길이: 길이가 다양합니다.

ResolvedType

설명: ObjectHandle에 참조된 오브젝트의 유형. 가능한 값은 MQOT_Q, MQOT_TOPIC 또는 MQOT_NONE입니다.
PCF 매개변수: MQIACF_RESOLVED_TYPE
추적 레벨: 2
유형: MQCFIN

PolicyName

설명: 이 메시지에 적용된 정책 이름.
참고: AMS 보호 메시지만 해당함
PCF 매개변수: MQCA_POLICY_NAME
추적 레벨: 2
유형: MQCFST
길이: MQ_OBJECT_NAME_LENGTH

XmitqMsgId

설명: 전송 큐 헤더에 있는 메시지의 메시지 ID.
참고: 형식이 MQFMT_XMIT_Q_HEADER일 때에만 해당함
PCF 매개변수: MQBACF_XQH_MSG_ID
추적 레벨: 2
유형: MQCFBS
길이: MQ_MSG_ID_LENGTH

XmitqCorrelId

설명:	전송 큐 헤더에 있는 메시지의 상관 ID. 참고: 형식이 MQFMT_XMIT_Q_HEADER일 때에만 해당함
PCF 매개변수:	MQBACF_XQH_CORREL_ID
추적 레벨:	2
유형:	MQCFBS
길이:	MQ_CORREL_ID_LENGTH

XmitqPutTime

설명:	전송 큐 헤더에 있는 메시지의 넣기 시간. 참고: 형식이 MQFMT_XMIT_Q_HEADER일 때에만 해당함
PCF 매개변수:	MQCACF_XQH_PUT_TIME
추적 레벨:	2
유형:	MQCFST
길이:	MQ_PUT_TIME_LENGTH

XmitqPutDate

설명:	전송 큐 헤더에 있는 메시지의 넣기 날짜. 참고: 형식이 MQFMT_XMIT_Q_HEADER일 때에만 해당함
PCF 매개변수:	MQCACF_XQH_PUT_DATE
추적 레벨:	2
유형:	MQCFST
길이:	MQ_PUT_DATE_LENGTH

XmitqRemoteQName

설명:	전송 큐 헤더에 있는 메시지의 리모트 큐 목적지. 참고: 형식이 MQFMT_XMIT_Q_HEADER일 때에만 해당함
PCF 매개변수:	MQCACF_XQH_REMOTE_Q_NAME
추적 레벨:	2
유형:	MQCFST
길이:	MQ_Q_NAME_LENGTH

XmitqRemoteQMgr

설명:	전송 큐 헤더에 있는 메시지의 리모트 큐 관리자 목적지. 참고: 형식이 MQFMT_XMIT_Q_HEADER일 때에만 해당함
PCF 매개변수:	MQCACF_XQH_REMOTE_Q_MGR
추적 레벨:	2
유형:	MQCFST
길이:	MQ_Q_NAME_LENGTH

PutMsgOptsStructure

설명:	MQPMO 구조.
PCF 매개변수:	MQBACF_MQPMO_STRUCT
추적 레벨:	3
유형:	MQCFBS
길이:	MQPMO 구조의 바이트 길이(실제 크기는 구조 버전에 따라 다름)

V 8.0.0.2 QMgrOpDuration

설명:	큐 관리자 내의 대략적인 API 호출 지속 기간(마이크로초). 큐 관리자 외부에서 소모된 시간은 지속 기간에 포함되지 않습니다. 예를 들어, IBM MQ 클라이언트로 사용한 시간은 포함되지 않습니다. 참고: 이 타이머의 정확도는 엔터프라이즈에서 사용하는 플랫폼에 따라 다릅니다.
PCF 매개변수:	MQIAMO64_QMGR_OP_DURATION
추적 레벨:	2
유형	MQCFIN64

MQPUT 애플리케이션 활동 분배 목록 PCF 그룹 헤더 구조

MQPUT 함수가 분배 목록에 넣기를 수행 중이면 MQPUT 매개변수가 AppActivityDistList PCF 그룹을 하나 포함합니다. 분배 목록의 각 큐에 대해서는 224 페이지의 『애플리케이션 활동 분배 목록 PCF 그룹 헤더 구조』의 내용을 참조하십시오. AppActivityDistList PCF 그룹은 MQPMR 및 MQRR 구조의 정보를 결합하여 PUT 매개변수를 식별하고 각 큐에 대한 PUT 조작의 결과를 표시합니다. MQPUT 조작의 경우 AppActivityDistList 그룹은 다음의 모든 또는 일부 매개변수를 포함합니다(이유 코드가 MQRC_MULTIPLE_REASONS이고 MQPMO.PutMsgRecFields 필드를 통해 다른 매개변수가 판별되면 CompCode 및 Reason 필드가 존재함).

CompCode

설명:	조작 결과를 나타내는 완료 코드. MQRR 구조가 제공되고 MQPUT의 이유 코드가 MQRC_MULTIPLE_REASONS인 경우에만 포함됩니다.
PCF 매개변수:	MQIACF_COMP_CODE
추적 레벨:	2
유형:	MQCFIN

Reason

설명:	이 오브젝트에 대한 넣기 결과를 나타내는 이유 코드. MQRR 구조가 제공되고 MQPUT의 이유 코드가 MQRC_MULTIPLE_REASONS인 경우에만 포함됩니다.
PCF 매개변수:	MQIACF_REASON_CODE
추적 레벨:	2
유형:	MQCFIN

MsgId

설명:	메시지 ID. MQPMR 구조가 제공되고 PutMsgRecFields에 MQPMRF_MSG_ID가 있는 경우에만 포함됩니다.
-----	---

³ ResolvedLocalQName 매개변수는 ResolvedQName 매개변수와 다른 경우에만 포함됩니다.

PCF 매개변수: MQBACF_MSG_ID
추적 레벨: 2
유형: MQCFBS
길이: MQ_MSG_ID_LENGTH

CorrelId

설명: 상관 ID. MQPMR 구조가 제공되고 PutMsgRecFields에 MQPMRF_CORREL_ID가 있는 경우에만 포함됩니다.
PCF 매개변수: MQBACF_CORREL_ID
추적 레벨: 2
유형: MQCFBS
길이: MQ_CORREL_ID_LENGTH

GroupId

설명: 그룹 ID. MQPMR 구조가 제공되고 PutMsgRecFields에 MQPMRF_GROUP_ID가 있는 경우에만 포함됩니다.
PCF 매개변수: MQBACF_GROUP_ID
추적 레벨: 2
유형: MQCFBS
길이: MQ_GROUP_ID_LENGTH

Feedback

설명: 피드백. MQPMR 구조가 제공되고 PutMsgRecFields에 MQPMRF_FEEDBACK이 있는 경우에만 포함됩니다.
PCF 매개변수: MQIACF_FEEDBACK
추적 레벨: 2
유형: MQCFIN

AccountingToken

설명: AccountingToken. MQPMR 구조가 제공되고 PutMsgRecFields에 MQPMRF_ACCOUNTING_TOKEN이 있는 경우에만 포함됩니다.
PCF 매개변수: MQBACF_ACCOUNTING_TOKEN
추적 레벨: 2
유형: MQCFBS
길이: MQ_ACCOUNTING_TOKEN_LENGTH.

MQPUT1

애플리케이션이 MQPUT1 MQI 함수를 시작함

ObjectType

설명: MQOT.ObjectType에 전달된 오브젝트 유형
PCF 매개변수: MQIACF_OBJECT_TYPE
추적 레벨: 1

유형: MQCFIN

ObjectName

설명: 큐 이름 분석을 시도하기 전에 MQI 호출에 전달된 오브젝트의 이름.

PCF 매개변수: MQCACF_OBJECT_NAME

추적 레벨: 1

유형: MQCFST

길이: MQ_Q_NAME_LENGTH

ObjectQMgrName

설명: 큐 이름 분석을 시도하기 전에 MQI 호출에 전달된 오브젝트 큐 관리자의 이름.

PCF 매개변수: MQCACF_OBJECT_Q_MGR_NAME

추적 레벨: 1

유형: MQCFST

길이: MQ_Q_MGR_NAME_LENGTH

CompCode

설명: 조작 결과를 나타내는 완료 코드

PCF 매개변수: MQIACF_COMP_CODE

추적 레벨: 1

유형: MQCFIN

Reason

설명: 조작의 이유 코드 결과

PCF 매개변수: MQIACF_REASON_CODE

추적 레벨: 1

유형: MQCFIN

PutOptions

설명: MQPMO.Options의 넣기 옵션

PCF 매개변수: MQIACF_PUT_OPTIONS

추적 레벨: 1

유형: MQCFIN

AlternateUserId

설명: MQPMO.ALTERNATE_USER_AUTHORITY가 지정된 경우에만 포함됩니다.

PCF 매개변수: MQCACF_ALTERNATE_USERID

추적 레벨: 2

유형: MQCFST

길이: MQ_USER_ID_LENGTH

RecsPresent

설명: 오브젝트 이름 레코드의 수가 표시됩니다.
PCF 매개변수: MQIACF_RECS_PRESENT
추적 레벨: 1
유형: MQCFIN

KnownDestCount

설명: 열린 로컬 큐의 수
PCF 매개변수: MQIACF_KNOWN_DEST_COUNT
추적 레벨: 1
유형: MQCFIN

UnknownDestCount

설명: 열린 리모트 큐의 수
PCF 매개변수: MQIACF_UNKNOWN_DEST_COUNT
추적 레벨: 1
유형: MQCFIN

InvalidDestCount

설명: 여는 데 실패한 큐의 수
PCF 매개변수: MQIACF_INVALID_DEST_COUNT
추적 레벨: 1
유형: MQCFIN

MsgBuffer

설명: 메시지 데이터.
PCF 매개변수: MQBACF_MESSAGE_DATA
추적 레벨: 1
유형: MQCFBS
길이: 길이는 APPTRACE 구성에 설정된 TRACEDATA() 매개변수로 제어됩니다. TRACEDATA=NONE이면 이 매개변수가 생략됩니다.

MsgLength

설명: 메시지의 길이
PCF 매개변수: MQIACF_MSG_LENGTH
추적 레벨: 1
유형: MQCFIN

HighResTime

설명: 1970년 1월 1일(UTC), 자정 이후의 조작 시간(마이크로초)
참고: 이 타이머의 정확도는 고해상도 타이머에 대한 플랫폼 지원에 따라 다릅니다.

PCF 매개변수: MQIAMO64_HIGHRES_TIME
추적 레벨: 2
유형: MQCFIN64

ResolvedQName

설명: 큐 이름 분석이 수행된 후의 큐 이름.
PCF 매개변수: MQCACF_RESOLVED_Q_NAME
추적 레벨: 2
유형: MQCFST
길이: MQ_Q_NAME_LENGTH

ResolvedQMgrName

설명: 이름 분석이 수행된 후의 큐 관리자 이름.
PCF 매개변수: MQCACF_RESOLVED_Q_MGR
추적 레벨: 2
유형: MQCFST
길이: MQ_Q_MGR_NAME_LENGTH

ResolvedLocalQName ⁴

설명: 이름 분석이 수행된 후의 로컬 큐 이름을 포함합니다.
PCF 매개변수: MQCACF_RESOLVED_LOCAL_Q_NAME
추적 레벨: 2
유형: MQCFST

ResolvedLocalQMgrName ⁴

설명: 이름 분석이 수행된 후의 로컬 큐 관리자 이름을 포함합니다.
PCF 매개변수: MQCACF_RESOLVED_LOCAL_Q_MGR
추적 레벨: 2
유형: MQCFST
길이: MQ_Q_MGR_NAME_LENGTH

AlternateSecurityId

설명: 대체 보안 ID. MQOD.Version이 MQOD_VERSION_3 이상이고 MQOD.AlternateSecurityId가 MQSID_NONE과 동일하지 않을 때에만 표시됩니다.
PCF 매개변수: MQBACF_ALTERNATE_SECURITYID
추적 레벨: 2
유형: MQCFBS
길이: MQ_SECURITY_ID_LENGTH

ObjectString

설명:	긴 오브젝트 이름. MQOD.Version이 MQOD_VERSION_4 이상이고 MQOD.ObjectString의 VSLength 필드가 MQVS_NULL_TERMINATED 또는 0보다 큰 경우에만 포함됩니다.
PCF 매개변수:	MQCACF_OBJECT_STRING
추적 레벨:	2
유형:	MQCFST
길이:	길이가 다양합니다.

ResObjectString

설명:	큐 관리자가 ObjectName 필드에 제공된 이름을 분석한 후의 긴 오브젝트 이름. MQOD.Version이 MQOD_VERSION_4 이상이고 VSLength가 MQVS_NULL_TERMINATED 또는 0보다 큰 경우에만 토픽 오브젝트를 참조하는 토픽 및 큐 알리어스에 대해 포함됩니다.
PCF 매개변수:	MQCACF_RESOLVED_OBJECT_STRING
추적 레벨:	2
유형:	MQCFST
길이:	길이가 다양합니다.

ResolvedType

설명:	여는 해석된(기본) 오브젝트의 유형입니다. MQOD.Version이 MQOD_VERSION_4 이상인 경우에만 포함됩니다. 가능한 값은 MQOT_Q, MQOT_TOPIC 또는 MQOT_NONE입니다.
PCF 매개변수:	MQIACF_RESOLVED_TYPE
추적 레벨:	2
유형:	MQCFIN

ReportOptions

설명:	메시지 보고 옵션
PCF 매개변수:	MQIACF_REPORT
추적 레벨:	2
유형:	MQCFIN

MsgType

설명:	메시지의 유형
PCF 매개변수:	MQIACF_MSG_TYPE
추적 레벨:	2
유형:	MQCFIN

Expiry

설명:	메시지 수명
PCF 매개변수:	MQIACF_EXPIRY
추적 레벨:	2

유형: MQCFIN

Format

설명: 메시지 데이터의 형식 이름
PCF 매개변수: MQCACH_FORMAT_NAME
추적 레벨: 2
유형: MQCFST
길이: MQ_FORMAT_LENGTH

Priority

설명: 메시지 우선순위
PCF 매개변수: MQIACF_PRIORITY
추적 레벨: 2
유형: MQCFIN

Persistence

설명: 메시지 지속성
PCF 매개변수: MQIACF_PERSISTENCE
추적 레벨: 2
유형: MQCFIN

MsgId

설명: 메시지 ID
PCF 매개변수: MQBACF_MSG_ID
추적 레벨: 2
유형: MQCFBS
길이: MQ_MSG_ID_LENGTH

CorrelId

PCF 매개변수: 상관 ID
설명: MQBACF_CORREL_ID
추적 레벨: 2
유형: MQCFBS
길이: MQ_CORREL_ID_LENGTH

ReplyToQueue

설명:
PCF 매개변수: MQCACF_REPLY_TO_Q
추적 레벨: 2
유형: MQCFST
길이: MQ_Q_NAME_LENGTH

ReplyToQMgr

설명:
PCF 매개변수: MQCACF_REPLY_TO_Q_MGR
추적 레벨: 2
유형: MQCFST
길이: MQCFST

CodedCharSetId

설명: 메시지 데이터의 문자 세트 ID
PCF 매개변수: MQIA_CODED_CHAR_SET_ID
추적 레벨: 2
유형: MQCFIN

Encoding

설명: 메시지 데이터의 숫자 인코딩입니다.
PCF 매개변수: MQIACF_ENCODING
추적 레벨: 2
유형: MQCFIN

PutDate

설명:
PCF 매개변수: MQCACF_PUT_DATE
추적 레벨: 2
유형: MQCFST
길이: MQ_PUT_DATE_LENGTH

PutTime

설명:
PCF 매개변수: MQCACF_PUT_TIME
추적 레벨: 2
유형: MQCFST
길이: MQ_PUT_TIME_LENGTH

PolicyName

설명: 이 메시지에 적용된 정책 이름.
참고: AMS 보호 메시지만 해당함
PCF 매개변수: MQCA_POLICY_NAME
추적 레벨: 2
유형: MQCFST
길이: MQ_OBJECT_NAME_LENGTH

XmitqMsgId

설명:	전송 큐 헤더에 있는 메시지의 메시지 ID. 참고: 형식이 MQFMT_XMIT_Q_HEADER일 때에만 해당함
PCF 매개변수:	MQBACF_XQH_MSG_ID
추적 레벨:	2
유형:	MQCFBS
길이:	MQ_MSG_ID_LENGTH

XmitqCorrelId

설명:	전송 큐 헤더에 있는 메시지의 상관 ID. 참고: 형식이 MQFMT_XMIT_Q_HEADER일 때에만 해당함
PCF 매개변수:	MQBACF_XQH_CORREL_ID
추적 레벨:	2
유형:	MQCFBS
길이:	MQ_CORREL_ID_LENGTH

XmitqPutTime

설명:	전송 큐 헤더에 있는 메시지의 넣기 시간. 참고: 형식이 MQFMT_XMIT_Q_HEADER일 때에만 해당함
PCF 매개변수:	MQCACF_XQH_PUT_TIME
추적 레벨:	2
유형:	MQCFST
길이:	MQ_PUT_TIME_LENGTH

XmitqPutDate

설명:	전송 큐 헤더에 있는 메시지의 넣기 날짜. 참고: 형식이 MQFMT_XMIT_Q_HEADER일 때에만 해당함
PCF 매개변수:	MQCACF_XQH_PUT_DATE
추적 레벨:	2
유형:	MQCFST
길이:	MQ_PUT_DATE_LENGTH

XmitqRemoteQName

설명:	전송 큐 헤더에 있는 메시지의 리모트 큐 목적지. 참고: 형식이 MQFMT_XMIT_Q_HEADER일 때에만 해당함
PCF 매개변수:	MQCACF_XQH_REMOTE_Q_NAME
추적 레벨:	2
유형:	MQCFST
길이:	MQ_Q_NAME_LENGTH

XmitqRemoteQMGr

설명:	전송 큐 헤더에 있는 메시지의 리모트 큐 관리자 목적지. 참고: 형식이 MQFMT_XMIT_Q_HEADER일 때에만 해당함
PCF 매개변수:	MQCACF_XQH_REMOTE_Q_MGR
추적 레벨:	2
유형:	MQCFST
길이:	MQ_Q_NAME_LENGTH

PutMsgOptsStructure

설명:	MQPMO 구조.
PCF 매개변수:	MQBACF_MQPMO_STRUCT
추적 레벨:	3
유형:	MQCFBS
길이:	MQPMO 구조의 바이트 길이(실제 크기는 구조 버전에 따라 다름)

V 8.0.0.2 ***QMGrOpDuration***

설명:	큐 관리자 내의 대략적인 API 호출 지속 기간(마이크로초). 큐 관리자 외부에서 소모된 시간은 지속 기간에 포함되지 않습니다. 예를 들어, IBM MQ 클라이언트로 사용한 시간은 포함되지 않습니다. 참고: 이 타이머의 정확도는 엔터프라이즈에서 사용하는 플랫폼에 따라 다릅니다.
PCF 매개변수:	MQIAM064_QMGR_OP_DURATION
추적 레벨:	2
유형	MQCFIN64

MQPUT1 AppActivityDistList PCF 그룹 헤더 구조

MQPUT1 함수가 분배 목록에 넣기를 수행 중이면 변수 매개변수가 AppActivityDistList PCF 그룹을 하나 포함합니다. 분배 목록의 각 큐에 대해서는 224 페이지의 『애플리케이션 활동 분배 목록 PCF 그룹 헤더 구조』의 내용을 참조하십시오. AppActivityDistList PCF 그룹은 MQOR, MQPMR, MQRR 구조의 정보를 결합하여 PUT 매개변수를 식별하고 각 큐에 대한 PUT 조작의 결과를 표시합니다. MQPUT1 조작의 경우 AppActivityDistList 그룹은 다음의 모든 또는 일부 매개변수를 포함합니다(이유 코드가 MQRC_MULTIPLE_REASONS이고 MQPMO.PutMsgRecFields 필드를 통해 다른 매개변수가 판별되면 CompCode, Reason, ObjectName, ObjectQMGrName 필드가 존재함).

CompCode

설명:	이 오브젝트에 대한 넣기 결과를 나타내는 완료 코드. MQRR 구조가 제공되고 MQPUT1의 이유 코드가 MQRC_MULTIPLE_REASONS인 경우에만 포함됩니다.
PCF 매개변수:	MQIACF_COMP_CODE
추적 레벨:	2
유형:	MQCFIN

⁴ ResolvedLocalQName 매개변수는 ResolvedQName 매개변수와 다른 경우에만 포함됩니다.

Reason

설명:	이 오브젝트에 대한 넣기 결과를 나타내는 이유 코드. MQRR 구조가 제공되고 MQPUT1의 이유 코드가 MQRC_MULTIPLE_REASONS인 경우에만 포함됩니다.
PCF 매개변수:	MQIACF_REASON_CODE
추적 레벨:	2
유형:	MQCFIN

ObjectName

설명:	분배 목록의 큐 이름. MQOR 구조가 제공된 경우에만 포함됩니다.
PCF 매개변수:	MQCACF_OBJECT_NAME
추적 레벨:	2
유형:	MQCFST
길이:	MQ_Q_NAME_LENGTH

MsgId

설명:	메시지 ID. MQPMR 구조가 제공되고 PutMsgRecFields에 MQPMRF_MSG_ID가 있는 경우에만 포함됩니다.
PCF 매개변수:	MQBACF_MSG_ID
추적 레벨:	2
유형:	MQCFBS
길이:	MQ_MSG_ID_LENGTH

CorrelId

설명:	상관 ID. MQPMR 구조가 제공되고 PutMsgRecFields에 MQPMRF_CORREL_ID가 있는 경우에만 포함됩니다.
PCF 매개변수:	MQBACF_CORREL_ID
추적 레벨:	2
유형:	MQCFBS
길이:	MQ_CORREL_ID_LENGTH

GroupId

설명:	그룹 ID. MQPMR 구조가 제공되고 PutMsgRecFields에 MQPMRF_GROUP_ID가 있는 경우에만 포함됩니다.
PCF 매개변수:	MQBACF_GROUP_ID
추적 레벨:	2
유형:	MQCFBS
길이:	MQ_GROUP_ID_LENGTH

Feedback

설명:	피드백. MQPMR 구조가 제공되고 PutMsgRecFields에 MQPMRF_FEEDBACK이 있는 경우에만 포함됩니다.
PCF 매개변수:	MQIACF_FEEDBACK

추적 레벨: 2
유형: MQCFIN

AccountingToken

설명: AccountingToken. MQPMR 구조가 제공되고 PutMsgRecFields에 MQPMRF_ACCOUNTING_TOKEN이 있는 경우에만 포함됩니다.
PCF 매개변수: MQBACF_ACCOUNTING_TOKEN
추적 레벨: 2
유형: MQCFBS
길이: MQ_ACCOUNTING_TOKEN_LENGTH.

MQSET

애플리케이션이 MQSET MQI 함수를 시작함

ObjectHandle

설명: 오브젝트 핸들
PCF 매개변수: MQIACF_HOBJ
추적 레벨: 1
유형: MQCFIN

CompCode

설명: 조작 결과를 나타내는 완료 코드
PCF 매개변수: MQIACF_COMP_CODE
추적 레벨: 1
유형: MQCFIN

Reason

설명: 조작의 이유 코드 결과
PCF 매개변수: MQIACF_REASON_CODE
추적 레벨: 1
유형: MQCFIN

SelectorCount

설명: Selectors 배열에 제공되는 선택자 수.
PCF 매개변수: MQIACF_SELECTOR_COUNT
추적 레벨: 2
유형: MQCFIN

Selectors

설명: MQSET을 통해 값을 업데이트하고 있는 속성의 목록(정수 또는 문자).
PCF 매개변수: MQIACF_SELECTORS
추적 레벨: 2
유형: MQCFIL

ResolvedQName

설명:	ResolvedType이 MQOT_Q일 때 ObjectHandle에 참조된 큐 이름.
PCF 매개변수:	MQCACF_RESOLVED_LOCAL_Q_NAME
추적 레벨:	2
유형	MQCFST
길이:	MQ_Q_NAME_LENGTH.

ResObjectString

설명:	ResolvedType이 MQOT_TOPIC일 때 ObjectHandle에 참조된 오브젝트 이름.
PCF 매개변수:	MQCACF_RESOLVED_OBJECT_STRING
추적 레벨:	2
유형	MQCFST
길이:	길이가 다양합니다.

ResolvedType

설명:	ObjectHandle에 참조된 오브젝트의 유형. 가능한 값은 MQOT_Q, MQOT_TOPIC 또는 MQOT_NONE입니다.
PCF 매개변수:	MQIACF_RESOLVED_TYPE
추적 레벨:	2
유형	MQCFIN

IntAttrCount

설명:	설정 조작으로 업데이트할 정수 속성의 수.
PCF 매개변수:	MQIACF_INTATTR_COUNT
추적 레벨:	3
유형:	MQCFIN

IntAttrs

설명:	정수 속성 값
PCF 매개변수:	MQIACF_INT_ATTRS
추적 레벨:	3
유형:	MQCFIL
범위:	이 매개변수는 IntAttrCount가 0보다 큰 경우에만 제공됩니다.

CharAttrs

설명:	설정 조작으로 업데이트할 문자 속성. 값이 서로 연결됩니다.
PCF 매개변수:	MQCACF_CHAR_ATTRS
추적 레벨:	3
유형:	MQCFST
범위:	이 매개변수는 CharAttrLength가 0보다 큰 경우에만 포함됩니다.

V 8.0.0.2 **QMGrOpDuration**

설명: 큐 관리자 내의 대략적인 API 호출 지속 기간(마이크로초).
큐 관리자 외부에서 소모된 시간은 지속 기간에 포함되지 않습니다. 예를 들어, IBM MQ 클라이언트로 사용한 시간은 포함되지 않습니다.

참고: 이 타이머의 정확도는 엔터프라이즈에서 사용하는 플랫폼에 따라 다릅니다.

PCF 매개변수: MQIAMO64_QMGR_OP_DURATION
추적 레벨: 2
유형: MQCFIN64

MQSUB
애플리케이션이 MQSUB MQI 함수를 시작함

CompCode

설명: 조작 결과를 나타내는 완료 코드
PCF 매개변수: MQIACF_COMP_CODE
추적 레벨: 1
유형: MQCFIN

Reason

설명: 조작의 이유 코드 결과
PCF 매개변수: MQIACF_REASON_CODE
추적 레벨: 1
유형: MQCFIN

SubHandle

설명: 구독 핸들
PCF 매개변수: MQIACF_HSUB
추적 레벨: 1
유형: MQCFIN

ObjectHandle

설명: 오브젝트 핸들
PCF 매개변수: MQIACF_HOBJ
추적 레벨: 1
유형: MQCFIN

Options

설명: 구독 옵션
PCF 매개변수: MQIACF_SUB_OPTIONS
추적 레벨: 1
유형: MQCFIN

ObjectName

설명:	오브젝트의 이름.
PCF 매개변수:	MQCACF_OBJECT_NAME
추적 레벨:	1
유형:	MQCFST
길이:	MQ_Q_NAME_LENGTH

ObjectString

설명:	긴 오브젝트 이름.
PCF 매개변수:	MQCACF_OBJECT_STRING
추적 레벨:	1
유형:	MQCFST
범위:	MQSD.ObjectString의 VSLength 필드가 MQVS_NULL_TERMINATED 또는 0보다 큰 경우에만 포함됩니다.
길이:	길이 다양합니다.

AlternateUserId

설명:	
PCF 매개변수:	MQCACF_ALTERNATE_USERID
추적 레벨:	2
유형:	MQCFST
범위:	MQSO_ALTERNATE_USER_AUTHORITY가 지정된 경우에만 포함됩니다.
길이:	MQ_USER_ID_LENGTH

AlternateSecurityId

설명:	대체 보안 ID.
PCF 매개변수:	MQBACF_ALTERNATE_SECURITYID
추적 레벨:	2
유형:	MQCFBS
범위:	MQSO_ALTERNATE_USER_AUTHORITY가 지정되고 MQSD.AlternateSecurityId가 MQSID_NONE이 아닌 경우에만 존재합니다.
길이:	MQ_SECURITY_ID_LENGTH

SubName

설명:	구독 이름
PCF 매개변수:	MQCACF_SUB_NAME
추적 레벨:	2
유형:	MQCFST
범위:	MQSD.SubName의 VSLength 필드가 MQVS_NULL_TERMINATED 또는 0보다 큰 경우에만 포함됩니다.
길이:	길이 다양합니다.

SubUserData

설명:	Subscription 사용자 데이터
PCF 매개변수:	MQCACF_SUB_USER_DATA
추적 레벨:	2
유형:	MQCFST
범위:	MQSD.SubName의 VSLength 필드가 MQVS_NULL_TERMINATED 또는 0보다 큰 경우에만 포함됩니다.
길이:	길이 다양합니다.

SubCorrelId

설명:	구독 상관 ID
PCF 매개변수:	MQBACF_SUB_CORREL_ID
추적 레벨:	2
유형:	MQCFBS
길이:	MQ_CORREL_ID_LENGTH

SelectionString

설명:	선택 문자열.
PCF 매개변수:	MQCACF_SELECTION_STRING
추적 레벨:	2
유형:	MQCFST
범위:	MQSD의 VSLength 필드가 지정된 경우에만 포함됩니다. SelectionString은 MQVS_NULL_TERMINATED이거나 0보다 큼니다.
길이:	길이 다양합니다.

ResolvedQName

설명:	ResolvedType이 MQOT_Q일 때 ObjectHandle에 참조된 큐 이름.
PCF 매개변수:	MQCACF_RESOLVED_LOCAL_Q_NAME
추적 레벨:	2
유형:	MQCFST
길이:	MQ_Q_NAME_LENGTH.

ResObjectString

설명:	ResolvedType이 MQOT_TOPIC일 때 ObjectHandle에 참조된 오브젝트 이름.
PCF 매개변수:	MQCACF_RESOLVED_OBJECT_STRING
추적 레벨:	2
유형:	MQCFST
길이:	길이 다양합니다.

ResolvedType

설명:	ObjectHandle에 참조된 오브젝트의 유형. 가능한 값은 MQOT_Q, MQOT_TOPIC 또는 MQOT_NONE입니다.
-----	--

PCF 매개변수: MQIACF_RESOLVED_TYPE
추적 레벨: 2
유형 MQCFIN

SubDescriptorStructure

설명: MQSD 구조.
PCF 매개변수: MQBACF_MQSD_STRUCT
추적 레벨: 3
유형: MQCFBS
길이: MQSD 구조의 길이(바이트).

V 8.0.0.2 QMgrOpDuration

설명: 큐 관리자 내의 대략적인 API 호출 지속 기간(마이크로초).
큐 관리자 외부에서 소모된 시간은 지속 기간에 포함되지 않습니다. 예를 들어, IBM MQ 클라이언트로 사용한 시간은 포함되지 않습니다.

참고: 이 타이머의 정확도는 엔터프라이즈에서 사용하는 플랫폼에 따라 다릅니다.

PCF 매개변수: MQIAMO64_QMGR_OP_DURATION
추적 레벨: 2
유형 MQCFIN64

MQSUBRQ
애플리케이션이 MQSUBRQ MQI 함수를 시작함

CompCode

설명: 조작 결과를 나타내는 완료 코드
PCF 매개변수: MQIACF_COMP_CODE
추적 레벨: 1
유형: MQCFIN

Reason

설명: 조작의 이유 코드 결과
PCF 매개변수: MQIACF_REASON_CODE
추적 레벨: 1
유형: MQCFIN

SubHandle

설명: 구독 핸들
PCF 매개변수: MQIACF_HSUB
추적 레벨: 1
유형: MQCFIN

SubOptions

설명:	MQSB.Options의 하위 옵션
PCF 매개변수:	MQIACF_SUBRQ_OPTIONS
추적 레벨:	2
유형:	MQCFIN

Action

설명:	구독 요청 조치(MQSR_*)
PCF 매개변수:	MQIACF_SUBRQ_ACTION
추적 레벨:	2
유형:	MQCFIN

NumPubs

설명:	이 호출의 결과로 송신된(MQSB.NumPubs에서) 발행물 수
PCF 매개변수:	MQIACF_NUM_PUBS
추적 레벨:	2
유형:	MQCFIN

V 8.0.0.2 QMgrOpDuration

설명:	큐 관리자 내의 대략적인 API 호출 지속 기간(마이크로초). 큐 관리자 외부에서 소모된 시간은 지속 기간에 포함되지 않습니다. 예를 들어, IBM MQ 클라이언트로 사용한 시간은 포함되지 않습니다. 참고: 이 타이머의 정확도는 엔터프라이즈에서 사용하는 플랫폼에 따라 다릅니다.
PCF 매개변수:	MQIAM064_QMGR_OP_DURATION
추적 레벨:	2
유형:	MQCFIN64

MQSTAT
애플리케이션이 MQSTAT MQI 함수를 시작함

CompCode

설명:	조작 결과를 나타내는 완료 코드
PCF 매개변수:	MQIACF_COMP_CODE
추적 레벨:	1
유형:	MQCFIN

Reason

설명:	조작의 이유 코드 결과
PCF 매개변수:	MQIACF_REASON_CODE
추적 레벨:	1
유형:	MQCFIN

Type

설명:	요청 중인 상태 정보의 유형
PCF 매개변수:	MQIACF_STATUS_TYPE
추적 레벨:	2
유형:	MQCFIN

StatusStructure

설명:	MQSTS 구조.
PCF 매개변수:	MQBACF_MQSTS_STRUCT
추적 레벨:	3
유형:	MQCFBS
길이:	MQSTS 구조의 바이트 길이(실제 크기는 구조 버전에 따라 다름)

V 8.0.0.2 QMgrOpDuration

설명:	큐 관리자 내의 대략적인 API 호출 지속 기간(마이크로초). 큐 관리자 외부에서 소모된 시간은 지속 기간에 포함되지 않습니다. 예를 들어, IBM MQ 클라이언트로 사용한 시간은 포함되지 않습니다. 참고: 이 타이머의 정확도는 엔터프라이즈에서 사용하는 플랫폼에 따라 다릅니다.
PCF 매개변수:	MQIAMO64_QMGR_OP_DURATION
추적 레벨:	2
유형	MQCFIN64

애플리케이션 활동 XA 조작에 대한 변수 매개변수

XA 조작은 MQ가 트랜잭션에 참여하도록 하기 위해 애플리케이션이 수행할 수 있는 API 호출입니다. 각 조작에 대한 매개변수는 다음 절에 정의되어 있습니다.

추적 레벨은 추적에 포함시킬 매개변수에 필요한 추적 세분화 레벨을 표시합니다. 가능한 추적 레벨 값은 다음과 같습니다.

1. 낮음

애플리케이션에 "낮음", "중간" 또는 "높음" 활동 추적이 구성될 때 매개변수가 포함됩니다. 이 설정은 매개변수가 항상 조작에 대한 AppActivityData 그룹에 포함됨을 의미합니다. 애플리케이션이 수행하는 MQI 호출을 추적하고 호출이 성공했는지 여부를 확인하는 데에는 이 매개변수 세트면 충분합니다.

2. 보통

애플리케이션에 대해 "중간" 또는 "높음" 활동 추적이 구성되어 있을 때에만 조작의 AppActivityData 그룹에 매개변수가 포함됩니다. 이 매개변수 세트는 애플리케이션에 사용되는 큐와 토픽 이름 같은 자원에 대한 정보를 추가합니다.

3. 높음

애플리케이션에 대해 "높음" 활동 추적이 구성되어 있을 때에만 조작의 AppActivityData 그룹에 매개변수가 포함됩니다. 이 매개변수 세트는 MQI 및 XA 함수에 전달되는 구조의 메모리 덤프를 포함합니다. 이러한 이유로, MQI 및 XA 호출에 사용되는 매개변수에 대한 자세한 정보를 포함합니다. 구조 메모리 덤프는 구조의 셸로우(shallow) 사본입니다. 참조 해제 포인터에 대한 잘못된 시도를 피하기 위해 구조의 포인터 값은 NULL로 설정됩니다.

참고: 덤프된 구조 버전이 애플리케이션에 사용된 버전과 반드시 동일하지는 않습니다. API 교차 엑시트, 활동 추적 코드 또는 큐 관리자를 통해 구조를 수정할 수 있습니다. 큐 관리자는 이후 버전에 구조를 수정할 수

있지만 구조의 이전 버전에는 결코 구조를 변경하지 않습니다. 이전 버전에 대해 변경할 경우 데이터 손실 위험이 있습니다.

AXREG

애플리케이션이 AXREG AX 함수를 시작함

XID

설명:	XID 구조
PCF 매개변수:	MQBACF_XA_XID
추적 레벨:	1
유형:	MQCFBS
길이:	Sizeof(XID)

Rmid

설명:	자원 관리자 ID
PCF 매개변수:	MQIACF_XA_RMID
추적 레벨:	1
유형:	MQCFIN

Flags

설명:	플래그
PCF 매개변수:	MQIACF_XA_FLAGS
추적 레벨:	1
유형:	MQCFIN

XARetCode

설명:	리턴 코드
PCF 매개변수:	MQIACF_XA_RETCODE
추적 레벨:	1
유형:	MQCFIN

AXUNREG

애플리케이션이 AXUNREG AX 함수를 시작함

Rmid

설명:	자원 관리자 ID
PCF 매개변수:	MQIACF_XA_RMID
추적 레벨:	1
유형:	MQCFIN

Flags

설명:	플래그
PCF 매개변수:	MQIACF_XA_FLAGS
추적 레벨:	1
유형:	MQCFIN

XARetCode

설명: 리턴 코드
PCF 매개변수: MQIACF_XA_RETCODE
추적 레벨: 1
유형: MQCFIN

XACLOSE

애플리케이션이 XACLOSE AX 함수를 시작함

Xa_info

설명: 자원 관리자를 초기화하는 데 사용된 정보.
PCF 매개변수: MQCACF_XA_INFO
추적 레벨: 1
유형: MQCFST

Rmid

설명: 자원 관리자 ID
PCF 매개변수: MQIACF_XA_RMID
추적 레벨: 1
유형: MQCFIN

Flags

설명: 플래그
PCF 매개변수: MQIACF_XA_FLAGS
추적 레벨: 1
유형: MQCFIN

XARetCode

설명: 리턴 코드
PCF 매개변수: MQIACF_XA_RETCODE
추적 레벨: 1
유형: MQCFIN

XACOMMIT

애플리케이션이 XACOMMIT AX 함수를 시작함

XID

설명: XID 구조
PCF 매개변수: MQBACF_XA_XID
추적 레벨: 1
유형: MQCFBS
길이: Sizeof(XID)

Rmid

설명: 자원 관리자 ID
PCF 매개변수: MQIACF_XA_RMID
추적 레벨: 1
유형: MQCFIN

Flags

설명: 플래그
PCF 매개변수: MQIACF_XA_FLAGS
추적 레벨: 1
유형: MQCFIN

XARetCode

설명: 리턴 코드
PCF 매개변수: MQIACF_XA_RETCODE
추적 레벨: 1
유형: MQCFIN

XACOMPLETE

애플리케이션이 XACOMPLETE AX 함수를 시작함

Handle

설명: 비동기 조작에 대한 핸들
PCF 매개변수: MQIACF_XA_HANDLE
추적 레벨: 1
유형: MQCFIN

Retval

설명: 비동기 함수의 리턴 값
PCF 매개변수: MQIACF_XA_RETVAl
추적 레벨: 1
유형: MQCFINMQCFBS

Rmid

설명: 자원 관리자 ID
PCF 매개변수: MQIACF_XA_RMID
추적 레벨: 1
유형: MQCFIN

Flags

설명: 플래그
PCF 매개변수: MQIACF_XA_FLAGS
추적 레벨: 1

유형: MQCFIN

XARetCode

설명: 리턴 코드
PCF 매개변수: MQIACF_XA_RETCODE
추적 레벨: 1
유형: MQCFIN

XAEND

애플리케이션이 XAEND AX 함수를 시작함

XID

설명: XID 구조
PCF 매개변수: MQBACF_XA_XID
추적 레벨: 1
유형: MQCFBS
길이: Sizeof(XID)

Rmid

설명: 자원 관리자 ID
PCF 매개변수: MQIACF_XA_RMID
추적 레벨: 1
유형: MQCFIN

Flags

설명: 플래그
PCF 매개변수: MQIACF_XA_FLAGS
추적 레벨: 1
유형: MQCFIN

XARetCode

설명: 리턴 코드
PCF 매개변수: MQIACF_XA_RETCODE
추적 레벨: 1
유형: MQCFIN

XAFORGET

애플리케이션이 AXREG AX 함수를 시작함

XID

설명: XID 구조
PCF 매개변수: MQBACF_XA_XID
추적 레벨: 1
유형: MQCFBS

길이: Sizeof(XID)

Rmid

설명: 자원 관리자 ID
PCF 매개변수: MQIACF_XA_RMID
추적 레벨: 1
유형: MQCFIN

Flags

설명: 플래그
PCF 매개변수: MQIACF_XA_FLAGS
추적 레벨: 1
유형: MQCFIN

XARetCode

설명: 리턴 코드
PCF 매개변수: MQIACF_XA_RETCODE
추적 레벨: 1
유형: MQCFIN

XAOPEN

애플리케이션이 XAOPEN AX 함수를 시작함

Xa_info

설명: 자원 관리자를 초기화하는 데 사용된 정보.
PCF 매개변수: MQCACF_XA_INFO
추적 레벨: 1
유형: MQCFST

Rmid

설명: 자원 관리자 ID
PCF 매개변수: MQIACF_XA_RMID
추적 레벨: 1
유형: MQCFIN

Flags

설명: 플래그
PCF 매개변수: MQIACF_XA_FLAGS
추적 레벨: 1
유형: MQCFIN

XARetCode

설명: 리턴 코드

PCF 매개변수: MQIACF_XA_RETCODE
추적 레벨: 1
유형: MQCFIN

XAPREPARE

애플리케이션이 XAPREPARE AX 함수를 시작함

XID

설명: XID 구조
PCF 매개변수: MQBACF_XA_XID
추적 레벨: 1
유형: MQCFBS
길이: Sizeof(XID)

Rmid

설명: 자원 관리자 ID
PCF 매개변수: MQIACF_XA_RMID
추적 레벨: 1
유형: MQCFIN

Flags

설명: 플래그
PCF 매개변수: MQIACF_XA_FLAGS
추적 레벨: 1
유형: MQCFIN

XARetCode

설명: 리턴 코드
PCF 매개변수: MQIACF_XA_RETCODE
추적 레벨: 1
유형: MQCFIN

XARECOVER

애플리케이션이 XARECOVER AX 함수를 시작함

Count

설명: XID 수
PCF 매개변수: MQIACF_XA_COUNT
추적 레벨: 1
유형: MQCFIN

XIDs

설명:	XID 구조 참고: 모든 XID 구조에 하나씩, 최대 Count XID 수까지 이 PCF 매개변수의 여러 인스턴스가 있습니다.
PCF 매개변수:	MQBACF_XA_XID
추적 레벨:	1
유형:	MQCFBS
길이:	Sizeof(XID)

Rmid

설명:	자원 관리자 ID
PCF 매개변수:	MQIACF_XA_RMID
추적 레벨:	1
유형:	MQCFIN

Flags

설명:	플래그
PCF 매개변수:	MQIACF_XA_FLAGS
추적 레벨:	1
유형:	MQCFIN

XARetCode

설명:	리턴 코드
PCF 매개변수:	MQIACF_XA_RETCODE
추적 레벨:	1
유형:	MQCFIN

XAROLLBACK

애플리케이션이 XAROLLBACK AX 함수를 시작함

XID

설명:	XID 구조
PCF 매개변수:	MQBACF_XA_XID
추적 레벨:	1
유형:	MQCFBS
길이:	Sizeof(XID)

Rmid

설명:	자원 관리자 ID
PCF 매개변수:	MQIACF_XA_RMID
추적 레벨:	1
유형:	MQCFIN

Flags

설명:	플래그
PCF 매개변수:	MQIACF_XA_FLAGS
추적 레벨:	1
유형:	MQCFIN

XARetCode

설명:	리턴 코드
PCF 매개변수:	MQIACF_XA_RETCODE
추적 레벨:	1
유형:	MQCFIN

XASTART

애플리케이션이 XASTART AX 함수를 시작함

XID

설명:	XID 구조
PCF 매개변수:	MQBACF_XA_XID
추적 레벨:	1
유형:	MQCFBS
길이:	Sizeof(XID)

Rmid

설명:	자원 관리자 ID
PCF 매개변수:	MQIACF_XA_RMID
추적 레벨:	1
유형:	MQCFIN

Flags

설명:	플래그
PCF 매개변수:	MQIACF_XA_FLAGS
추적 레벨:	1
유형:	MQCFIN

XARetCode

설명:	리턴 코드
PCF 매개변수:	MQIACF_XA_RETCODE
추적 레벨:	1
유형:	MQCFIN

실시간 모니터링

실시간 모니터링은 큐 관리자 내 채널과 큐의 현재 상태를 판별할 수 있게 하는 기술입니다. 명령이 발행될 때 리턴되는 정보는 정확합니다.

큐와 채널에 대한 리턴 실시간 정보가 발행될 때 여러 명령이 사용 가능합니다. 하나 이상의 큐 또는 채널에 대한 정보가 리턴될 수 있으며 정보의 양은 차이가 있을 수 있습니다. 다음 태스크에서 실시간 모니터링을 사용할 수 있습니다.

- 시스템 관리자가 IBM MQ 시스템의 정상 상태를 이해하도록 지원. 시스템에서 문제가 발생할 경우 이는 문제점 진단에 유용합니다.
- 특정 이벤트나 문제점이 감지되지 않았어도 어느 시점에나 큐 관리자의 조건 판별.
- 시스템의 문제점 원인 판별 지원.

실시간 모니터링으로 큐나 채널에 대한 정보가 리턴될 수 있습니다. 리턴되는 실시간 정보의 양은 큐 관리자, 큐, 채널 속성으로 제어합니다.

- 명령을 발행하여 큐를 모니터해서 큐가 제대로 서비스하는지 확인합니다. 일부 큐 속성을 사용하려면 실시간 모니터링에 해당 속성을 사용 가능하게 해야 합니다.
- 명령을 발행하여 채널을 모니터해서 채널이 제대로 실행 중인지 확인합니다. 일부 채널 속성을 사용하려면 실시간 모니터링에 해당 속성을 사용 가능하게 해야 합니다.

큐 및 채널에 대한 실시간 모니터링은 성능 및 채널 이벤트 모니터링 외의 것으로 이와는 별도로입니다.

실시간 모니터링을 제어하는 속성

실시간 모니터링이 사용되면 일부 큐 및 채널 상태 속성은 모니터링 정보를 보유합니다. 실시간 모니터링이 사용되지 않는 경우에는 이 모니터링 속성에 모니터링 정보가 보유되지 않습니다. 아래의 예는 이러한 큐 및 채널 상태 속성의 사용 방법을 보여줍니다.

개별 큐 또는 채널이나 여러 큐 또는 채널에 대해서 실시간 모니터링을 사용 가능 또는 불가능하게 할 수 있습니다. 개별 큐나 채널을 제어하려면 큐 속성 MONQ 또는 채널 속성 MONCHL을 설정하여 실시간 모니터링을 사용 가능 또는 불가능하게 하십시오. 여러 큐나 채널을 함께 제어하려면 큐 관리자 속성 MONQ 및 MONCHL을 사용하여 큐 관리자 레벨에서 실시간 모니터링을 사용 가능 또는 불가능하게 하십시오. 기본값이 지정된 모니터링 속성이 있는 모든 큐와 채널 오브젝트의 경우 큐 관리자 레벨에서 실시간 모니터링이 제어됩니다.

자동으로 정의된 클러스터 송신자 채널은 IBM MQ 오브젝트가 아니므로 채널 오브젝트와 동일한 방식으로 속성을 보유하지 않습니다. 자동으로 정의된 클러스터 송신자 채널을 제어하려면 큐 관리자 속성, MONACLS를 사용하십시오. 이 속성은 큐 관리자 내의 자동으로 정의된 클러스터 송신자 채널이 채널 모니터링에 대해 사용 가능 또는 불가능한지 여부를 판별합니다.

채널 실시간 모니터링의 경우 MONCHL 속성을 세 개의 모니터링 레벨 낮음, 중간 또는 높음 중 하나로 설정할 수 있습니다. 오브젝트 레벨 또는 큐 관리자 레벨에서 모니터링 레벨을 설정할 수 있습니다. 레벨의 선택은 시스템에 따라 다릅니다. 모니터링 데이터를 수집하려면 시스템 시간 확보와 같이 계산 비용이 상대적으로 값비싼 몇 가지 명령어가 필요할 수 있습니다. 실시간 모니터링의 영향을 줄이기 위해 중간 및 낮음 모니터링 옵션은 데이터를 항상 수집하기 보다는 데이터 샘플을 일정한 간격으로 측정합니다. 259 페이지의 표 30에는 채널의 실시간 모니터링에 사용 가능한 모니터링 레벨이 요약되어 있습니다.

표 30. 모니터링 레벨		
레벨	설명	사용법
낮음	일정한 간격으로 작은 데이터 샘플을 측정합니다.	높은 볼륨의 메시지를 처리하는 오브젝트의 경우.
보통	일정한 간격으로 데이터 샘플을 측정합니다.	대부분의 오브젝트의 경우.
높음	일정한 간격으로 모든 데이터를 측정합니다.	초당 몇 개의 메시지만을 처리하는 오브젝트의 경우(최신 정보가 중요함).

큐 실시간 모니터링의 경우에는 MONQ 속성을 세 개의 모니터링 레벨 낮음, 중간 또는 높음 중 하나로 설정할 수 있습니다. 하지만 이들 값의 차이가 뚜렷하지 않습니다. 모든 값이 데이터 콜렉션을 사용하지만 샘플 크기에 영향을 미치지 않습니다.

예:

다음 예는 모니터링 레벨을 제어하기 위해 필요한 큐, 채널, 큐 관리자 속성의 설정 방법을 보여줍니다. 모든 예에서, 모니터링이 사용될 때 큐와 채널 오브젝트의 모니터링 레벨은 중간입니다.

1. 큐 관리자 레벨에서 모든 큐와 채널에 대해 큐 및 채널 모니터링을 모두 사용하려면 다음 명령을 사용하십시오.

```
ALTER QMGR MONQ(MEDIUM) MONCHL(MEDIUM)
ALTER QL(Q1) MONQ(QMGR)
ALTER CHL(QM1.TO.QM2) CHLTYPE(SDR) MONCHL(QMGR)
```

2. 로컬 큐, Q1 및 송신자 채널, QM1.TO.QM2를 제외하고 모든 큐와 채널에 모니터링을 사용하려면 다음 명령을 사용하십시오.

```
ALTER QMGR MONQ(MEDIUM) MONCHL(MEDIUM)
ALTER QL(Q1) MONQ(OFF)
ALTER CHL(QM1.TO.QM2) CHLTYPE(SDR) MONCHL(OFF)
```

3. 로컬 큐, Q1 및 송신자 채널, QM1.TO.QM2를 제외하고 모든 큐와 채널에 대해 큐 및 채널 모니터링을 모두 사용하지 않으려면 다음 명령을 사용하십시오.

```
ALTER QMGR MONQ(OFF) MONCHL(OFF)
ALTER QL(Q1) MONQ(MEDIUM)
ALTER CHL(QM1.TO.QM2) CHLTYPE(SDR) MONCHL(MEDIUM)
```

4. 개별 오브젝트 속성과 무관하게, 모든 큐와 채널에 대해 큐 및 채널 모니터링을 모두 사용하지 않으려면 다음 명령을 사용하십시오.

```
ALTER QMGR MONQ(NONE) MONCHL(NONE)
```

5. 자동으로 정의된 클러스터 송신자 채널의 모니터링 기능을 제어하려면 다음 명령을 사용하십시오.

```
ALTER QMGR MONACLS(MEDIUM)
```

6. 자동으로 정의된 클러스터 송신자 채널에 채널 모니터링을 위한 큐 관리자 설정을 사용하도록 지정하려면 다음 명령을 사용하십시오.

```
ALTER QMGR MONACLS(QMGR)
```

관련 개념

[258 페이지의 『실시간 모니터링』](#)

실시간 모니터링은 큐 관리자 내 채널과 큐의 현재 상태를 판별할 수 있게 하는 기술입니다. 명령이 발행될 때 리턴되는 정보는 정확합니다.

[275 페이지의 『IBM MQ 온라인 모니터링 사용』](#)

MONQ, MONCHL, MONACLS 속성을 설정하여 큐와 채널(자동으로 정의된 클러스터 서버 채널 포함)에 대한 모니터링 데이터를 수집할 수 있습니다.

관련 태스크

[261 페이지의 『큐와 채널 모니터링 데이터 표시』](#)

큐나 채널에 대한 실시간 모니터링 정보를 표시하려면 IBM MQ 탐색기 또는 해당 MQSC 명령을 사용하십시오. 일부 모니터링 필드는 큐 관리자의 조작을 모니터링하는 데 유용한 심표로 구분된 지표 값 쌍을 표시합니다. 아래의 예는 모니터링 데이터의 표시 방법을 보여줍니다.

관련 정보

[큐 관리자에 대한 작업](#)

[모니터링\(MONCHL\)](#)

큐와 채널 모니터링 데이터 표시

큐나 채널에 대한 실시간 모니터링 정보를 표시하려면 IBM MQ 탐색기 또는 해당 MQSC 명령을 사용하십시오. 일부 모니터링 필드는 큐 관리자의 조작을 모니터링하는 데 유용한 심표로 구분된 지표 값을 표시합니다. 아래의 예는 모니터링 데이터의 표시 방법을 보여줍니다.

이 태스크 정보

심표로 구분된 값 쌍을 표시하는 모니터링 필드는 오브젝트에 대한 모니터링이 사용된 이후에 또는 큐 관리자가 시작되었을 때부터 측정된 시간의 단기 및 장기 지표를 제공합니다.

- 단기 지표는 쌍의 첫 번째 값이며 최신 측정에 더 높은 가중치를 주어서 이 값에 대한 영향을 더 크게 하는 방식으로 계산됩니다. 수행한 측정의 최근 추세를 표시합니다.
- 쌍에서 두 번째 값의 장기 지표는 최신 측정에 더 높은 가중치를 주지 않는 방식으로 계산됩니다. 자원의 성능에 대한 보다 장기적 활동을 표시합니다.

이 지표 값은 큐 관리자의 조작 변경사항을 감지하는 데 있어서 가장 유용합니다. 시간의 증가를 감지하려면 정상 사용일 때 지표가 표시하는 시간을 알아야 합니다. 이 값을 정기적으로 수집하고 확인해서 큐 관리자의 작동 변동을 감지할 수 있습니다. 이는 성능의 변화를 나타내는 것일 수 있습니다.

다음과 같이 실시간 모니터링 정보를 확보하십시오.

프로시저

1. 큐에 대한 실시간 모니터링 정보를 표시하려면 IBM MQ 탐색기 또는 선택적 매개변수 MONITOR를 지정하여 MQSC 명령 DISPLAY QSTATUS를 사용하십시오.
2. 채널에 대한 실시간 모니터링 정보를 표시하려면 IBM MQ 탐색기 또는 선택적 매개변수 MONITOR를 지정하여 MQSC 명령 DISPLAY CHSTATUS를 사용하십시오.

예

큐 Q1에는 기본값 QMGR로 설정된 속성 MONQ가 있고, 해당 큐를 소유한 큐 관리자에는 MEDIUM으로 설정된 속성 MONQ가 있습니다. 이 큐에 대해 수집된 모니터링 필드를 표시하려면 다음 명령을 사용하십시오.

```
DISPLAY QSTATUS(Q1) MONITOR
```

큐 Q1의 모니터링 필드 및 모니터링 레벨은 다음과 같이 표시됩니다.

```
QSTATUS(Q1)
TYPE(Queue)
MONQ(MEDIUM)
QTIME(11892157,24052785)
MSGAGE(37)
LPUTDATE(2005-03-02)
LPUTTIME(09.52.13)
LGETDATE(2005-03-02)
LGETTIME(09.51.02)
```

송신자 채널 QM1.TO.QM2에는 기본값 QMGR로 설정된 속성 MONCHL이 있고, 해당 큐를 소유한 큐 관리자에는 MEDIUM으로 설정된 속성 MONCHL이 있습니다. 이 채널에 대해 수집된 모니터링 필드를 표시하려면 다음 명령을 사용하십시오.

```
DISPLAY CHSTATUS(QM1.TO.QM2) MONITOR
```

송신자 채널 QM1.TO.QM2의 모니터링 필드 및 모니터링 레벨은 다음과 같이 표시됩니다.

```
CHSTATUS(QM1.TO.QM2)
XMITQ(Q1)
CONNNAME(127.0.0.1)
CURRENT
CHLTYPE(SDR)
STATUS(RUNNING)
```

```
SUBSTATE (MQGET)
MONCHL (MEDIUM)
XQTIME (755394737,755199260)
NETTIME (13372,13372)
EXITTIME (0,0)
XBATCHSZ (50,50)
COMPTIME (0,0)
STOPREQ (NO)
RQMNAME (QM2)
```

관련 개념

258 페이지의 『실시간 모니터링』

실시간 모니터링은 큐 관리자 내 채널과 큐의 현재 상태를 판별할 수 있게 하는 기술입니다. 명령이 발행될 때 리턴되는 정보는 정확합니다.

관련 정보

[DISPLAY QSTATUS](#)

큐 모니터링

이 페이지는 큐와 이 큐를 서비스하는 애플리케이션에 대한 문제점을 해결하는 데 도움을 줍니다. 다양한 모니터링 옵션을 사용하여 문제점을 판별할 수 있습니다.

서비스하는 큐에 대한 문제점의 첫 번째 신호는 종종 큐의 메시지 수(CURDEPTH) 증가입니다. 하루의 특정 시점이나 특정 워크로드 하에서 증가를 예상하는 경우 메시지 수 증가는 문제를 나타내는 것이 아닐 수 있습니다. 하지만 메시지 수 증가를 설명할 수 없으면 원인을 조사해야 할 수 있습니다.

애플리케이션에 대한 문제가 있는 애플리케이션 큐나 채널에 대한 문제가 있는 전송 큐가 있을 수 있습니다. 큐를 서비스하는 애플리케이션이 채널일 때 추가 모니터링 옵션이 사용 가능합니다.

다음 예는 Q1이라는 특정 큐에 대한 문제점을 조사하고 다양한 명령 출력에 표시되는 필드를 설명합니다.

애플리케이션이 큐를 여는지 판별

큐에 대한 문제가 있는 경우 애플리케이션이 큐를 여는지 여부를 확인하십시오.

이 태스크 정보

다음 단계를 수행하여 애플리케이션이 큐를 여는지 판별하십시오.

프로시저

1. 큐에 대해 실행 중인 애플리케이션이 예상한 애플리케이션인지 확인하십시오. 문제의 큐에 대해 다음 명령을 실행하십시오.

```
DISPLAY QSTATUS(Q1) TYPE(HANDLE) ALL
```

출력에서 APPLTAG 필드를 보고 애플리케이션의 이름이 표시되는지 확인하십시오. 애플리케이션의 이름이 표시되지 않은 경우나 출력이 전혀 없는 경우 애플리케이션을 시작하십시오.

2. 큐가 전송 큐이면 CHANNEL 필드에서 출력을 보십시오.
채널 이름이 CHANNEL 필드에 표시되지 않은 경우에는 채널이 실행 중인지 판별하십시오.
3. 큐에 대해 실행 중인 애플리케이션이 입력을 위한 큐를 열었는지 확인하십시오. 다음 명령을 실행하십시오.

```
DISPLAY QSTATUS(Q1) TYPE(Queue) ALL
```

출력에서 IPPROCS 필드를 보고 애플리케이션이 입력을 위한 큐를 열었는지 확인하십시오. 값이 0이고 큐가 애플리케이션 큐이면 애플리케이션이 큐에서 메시지를 가져오기 위해 입력을 위한 큐를 여는지 확인하십시오.

큐의 메시지가 사용 가능한지 확인

큐에 수많은 메시지가 있고 애플리케이션이 이 메시지를 처리하지 않는 경우 큐의 메시지가 애플리케이션에 사용 가능한지 확인하십시오.

이 태스크 정보

다음 단계를 수행하여 애플리케이션이 큐의 메시지를 처리하지 않는 이유를 조사하십시오.

프로시저

1. 애플리케이션이 큐의 모든 메시지를 처리해야 할 때 특정 메시지 ID 또는 상관 ID를 요구하지 않는지 확인하십시오.
2. 큐의 현재 용량이 큐의 메시지 수가 증가하고 있음을 표시하지만, 큐의 일부 메시지는 커밋되지 않아서 애플리케이션이 가져오지 못할 수 있습니다(큐의 현재 용량은 큐에 대한 메시지의 커밋되지 않은 MQPUT 수를 포함함). 다음 명령을 실행하십시오.

```
DISPLAY QSTATUS(Q1) TYPE(Queue) ALL
```

출력에서 UNCOM 필드를 보고 큐에 커밋되지 않은 메시지가 있는지 확인하십시오.

3. 애플리케이션이 큐에서 메시지를 가져오려 시도 중인 경우에는 넣고 있는 애플리케이션이 메시지를 제대로 커밋하는지 확인하십시오. 다음 명령을 발행하여 이 큐에 메시지를 넣고 있는 애플리케이션의 이름을 찾으십시오.

```
DISPLAY QSTATUS(Q1) TYPE(HANDLE) OPENTYPE(OUTPUT)
```

4. 그리고 나서 이전 명령 출력의 APPLTAG 값을 <appltag>에 삽입하여 다음 명령을 실행하십시오.

```
DISPLAY CONN(*) WHERE(APPLTAG EQ <appltag>) UOWSTDA UOWSTTI
```

그러면 작업 단위가 언제 시작되었는지 표시되어 애플리케이션이 장기 실행 작업 단위를 작성 중인지 여부를 파악하는 데 도움이 됩니다. 넣고 있는 애플리케이션이 채널이면 배치를 완료하는 데 시간이 오래 걸리는 이유를 조사할 수 있습니다.

애플리케이션이 큐에서 메시지를 가져오는지 확인

큐와 이 큐를 서비스하는 애플리케이션에 문제가 있는 경우 애플리케이션이 큐에서 메시지를 가져오는지 여부를 확인하십시오.

이 태스크 정보

애플리케이션이 큐에서 메시지를 가져오는지 확인하려면 다음 검사를 수행하십시오.

프로시저

1. 큐에 대해 실행 중인 애플리케이션이 큐에서 실제로 메시지를 처리 중인지 확인하십시오. 다음 명령을 실행하십시오.

```
DISPLAY QSTATUS(Q1) TYPE(Queue) ALL
```

출력에서, 큐로부터 마지막 가져오기를 수행할 때 표시되는 LGETDATE 및 LGETTIME 필드를 보십시오.

2. 이 큐에서의 마지막 가져오기가 예상보다 오래 전이면 애플리케이션이 메시지를 제대로 처리하고 있는지 확인하십시오.

애플리케이션이 채널이면 메시지가 이 채널을 통해 이동하는지 확인하십시오.

애플리케이션이 메시지를 충분히 빨리 처리할 수 있는지 판별

메시지가 큐에 빌드되고 있지만 다른 검사에서 처리 문제점이 발견되지 않은 경우에는 애플리케이션이 메시지를 충분히 빨리 처리할 수 있는지 확인하십시오. 애플리케이션이 채널이면 채널이 메시지를 충분히 빠르게 처리할 수 있는지 확인하십시오.

이 태스크 정보

애플리케이션이 메시지를 빠르게 처리 중인지 판별하려면 다음 테스트를 수행하십시오.

프로시저

1. 다음 명령을 주기적으로 발행하여 큐에 대한 성능 데이터를 수집하십시오.

```
DISPLAY QSTATUS(Q1) TYPE(Queue) ALL
```

QTIME 표시기의 값이 높거나 일정 기간에 증가하고 있으며 큐의 메시지가 사용 가능한지 확인해서 작업 단위의 장기 실행 가능성을 이미 배제했다면, 가져오기 애플리케이션이 넣기 애플리케이션을 따라잡지 못하는 것일 수 있습니다.

2. 가져오기 애플리케이션이 넣기 애플리케이션을 따라잡지 못하는 경우 큐를 처리할 다른 가져오기 애플리케이션을 추가할 것을 고려하십시오.

다른 가져오기 애플리케이션을 추가할 수 있는지 여부는 애플리케이션의 설계와 둘 이상의 애플리케이션이 큐를 공유할 수 있는지 여부에 따라 다릅니다. 두 개의 애플리케이션이 한 큐를 동시에 처리할 수 있게 하려면 상관 ID별 메시지 가져오기나 그룹화와 같은 기능이 유용할 수 있습니다.

현재 용량이 증가하지 않을 때 큐 확인

큐의 현재 용량이 증가하지 않아도 큐를 모니터링하여 애플리케이션이 메시지를 제대로 처리 중인지 확인하는 데 여전히 유용할 수 있습니다.

이 태스크 정보

큐에 대한 성능 데이터를 수집하려면 다음 명령을 주기적으로 발행하십시오.

프로시저

다음 명령을 주기적으로 발행하십시오.

```
DISPLAY QSTATUS(Q1) TYPE(Queue) MSGAGE QTIME
```

출력에서, MSGAGE의 값이 일정 기간에 증가하며 애플리케이션이 모든 메시지를 처리하도록 설계된 경우 이는 일부 메시지가 전혀 처리되고 있지 않음을 나타내는 것일 수 있습니다.

채널 모니터링

이 페이지를 사용하여 전송 큐와 이 큐를 서비스하는 채널에 대한 문제점을 해결하는 데 도움이 되는 태스크를 봅니다. 다양한 채널 모니터링 옵션을 사용하여 문제점을 판별할 수 있습니다.

서비스하는 큐에 대한 문제점의 첫 번째 신호는 종종 큐의 메시지 수(CURDEPTH) 증가입니다. 하루의 특정 시점이나 특정 워크로드 하에서 증가를 예상하는 경우 메시지 수 증가는 문제를 나타내는 것이 아닐 수 있습니다. 하지만 메시지 수 증가를 설명할 수 없으면 원인을 조사해야 할 수 있습니다.

전송 큐를 서비스하는 채널에 문제가 있을 수 있습니다. 다양한 채널 모니터링 옵션을 사용하여 문제점을 판별할 수 있습니다.

다음 예는 전송 큐 QM2 및 채널 QM1.TO.QM2에 대한 문제점을 조사합니다. 이 채널은 큐 관리자 QM1에서 큐 관리자 QM2로 메시지를 송신하는 데 사용됩니다. 큐 관리자 QM1의 채널 정의는 송신자 또는 서버 채널이고 큐 관리자 QM2의 채널 정의는 수신자 또는 요청자 채널입니다.

채널이 실행 중인지 판별

전송 큐에 대한 문제가 있는 경우 채널이 실행 중인지 여부를 확인하십시오.

이 태스크 정보

다음 단계를 수행하여 전송 큐를 서비스하는 채널의 상태를 확인하십시오.

프로시저

1. 다음 명령을 발행하여 전송 큐 QM2를 처리할 것으로 예상하는 채널을 찾으십시오.


```
DIS CHANNEL(*) WHERE(XMITQ EQ QM2)
```

이 예에서, 이 명령의 출력은 전송 큐를 서비스하는 채널이 QM1.TO.QM2임을 보여줍니다.

- 다음 명령을 발행하여 채널 QM1.TO.QM2의 상태를 판별하십시오.

```
DIS CHSTATUS(QM1.TO.QM2) ALL
```

- CHSTATUS** 명령의 출력에서 STATUS 필드를 조사하십시오.

- STATUS 필드의 값이 RUNNING이면 채널이 메시지를 이동시키고 있는지 확인하십시오.
- 명령의 출력에 상태가 표시되지 않거나 STATUS 필드의 값이 STOPPED, RETRY, BINDING 또는 REQUESTING인 경우 다음과 같이 적절한 단계를 수행하십시오.

- 옵션: STATUS 필드의 값이 상태를 표시하지 않는 경우 채널이 비활성 상태이므로 다음 단계를 수행하십시오.


- 트리거를 통해 채널을 자동으로 시작했으면 전송 큐의 메시지가 사용 가능한지 확인하십시오. 전송 큐에 사용 가능한 메시지가 있으면 전송 큐에 대한 트리거 설정이 올바른지 확인하십시오.
- 다음 명령을 발행하여 채널을 다시 수동으로 시작하십시오.

```
START CHANNEL(QM1.TO.QM2)
```

- 옵션: STATUS 필드의 값이 STOPPED인 경우 다음 단계를 수행하십시오.

- 오류 로그를 확인하여 채널이 중지된 원인을 판별하십시오. 오류로 인해 채널이 중지된 경우 문제점을 정정하십시오. 채널에 재시도 속성 *SHORTRTY* 및 *LONGRTY*의 값이 지정되어 있는지도 확인하십시오. 네트워크 오류와 같은 일시적 장애의 경우에는 채널이 자동으로 재시작을 시도합니다.
- 다음 명령을 발행하여 채널을 다시 수동으로 시작하십시오.

```
START CHANNEL(QM1.TO.QM2)
```

 IBM MQ for z/OS에서는, 명령 이벤트 메시지를 사용하여 사용자가 채널을 중지하는 시기를 감지할 수 있습니다.

- 옵션: STATUS 필드의 값이 RETRY인 경우 다음 단계를 수행하십시오.

- 오류 로그를 확인하여 오류를 식별한 후 문제점을 정정하십시오.
- 다음 명령을 발행하여 채널을 다시 수동으로 시작하십시오.

```
START CHANNEL(QM1.TO.QM2)
```

또는 채널이 다음 번 재시도에 연결할 때까지 대기하십시오.


- 옵션: STATUS 필드의 값이 BINDING 또는 REQUESTING이면 채널이 아직 파트너에 연결되지 않은 것입니다. 다음 단계를 수행하십시오.

- 채널의 양쪽 끝에서 다음 명령을 발행하여 채널의 하위 상태를 판별하십시오.

```
DIS CHSTATUS(QM1.TO.QM2) ALL
```

참고:

- 일부 경우 채널의 한쪽 끝에만 하위 상태가 있을 수도 있습니다.
 - 많은 하위 상태는 일시적이므로 명령을 몇 번 발행해서 채널이 특정 하위 상태로 유지되는지 판별하십시오.
- 266 페이지의 표 31를 확인하여 수행할 조치를 판별하십시오.

표 31. 바인딩 또는 요청 중 상태로 표시된 하위 상태		
시작 MCA 하위 상태 ¹	응답 MCA 하위 상태 ²	참고사항
NAMESERVER		시작 MCA가 이름 서버 요청이 완료될 때까지 대기하고 있습니다. 채널 속성 CONNAME에 올바른 호스트 이름이 지정되었고 이름 서버가 제대로 설정되었는지 확인하십시오.
SCYEXIT	SCYEXIT	MCA가 현재 보안 엑시트를 통해 대화 중입니다. 자세한 정보는 268 페이지의 『채널이 메시지를 충분히 빨리 처리할 수 있는지 판별』의 내용을 참조하십시오.
	CHADEXIT	채널 자동 정의 엑시트가 현재 실행 중입니다. 자세한 정보는 268 페이지의 『채널이 메시지를 충분히 빨리 처리할 수 있는지 판별』의 내용을 참조하십시오.
RCVEXIT SENDEXIT MSGEXIT MREXIT	RCVEXIT SENDEXIT MSGEXIT MREXIT	MQXR_INIT에 대한 채널 시작 시 엑시트가 호출됩니다. 시간이 오래 걸리면 엑시트의 이 부분에서 처리를 검토하십시오. 자세한 정보는 268 페이지의 『채널이 메시지를 충분히 빨리 처리할 수 있는지 판별』의 내용을 참조하십시오.
SERIALIZE	SERIALIZE	이 하위 상태는 SHARED 속성 지정의 채널에만 적용됩니다.
NETCONNECT		올바르지 않은 네트워크 구성으로 인해 연결 지연이 있으면 이 하위 상태가 표시됩니다.
SSLHANDSHAKE	SSLHANDSHAKE	SSL 데이터 교환은 많은 송신 및 수신으로 이루어집니다. 네트워크 시간이 느리거나 검색 CRL 연결이 느린 경우 이는 데이터 교환을 수행하는 데 걸리는 시간에 영향을 미칩니다.  IBM MQ for z/OS에서 이 하위 상태는 충분한 SSLTASKS가 없음을 나타내는 것일 수도 있습니다.

참고사항:

- i) 시작 MCA는 대화를 시작한 채널의 끝입니다. 송신자, 클러스터 송신자, 완전한 서버, 요청자일 수 있습니다. 서버-요청자 쌍에서는 채널을 시작한 끝입니다.
- ii) 응답 MCA는 대화 시작 요청에 응답한 채널의 끝입니다. 수신자, 클러스터 수신자, 요청자(서버 또는 송신자가 시작될 때), 서버(요청자가 시작될 때), 송신자(채널의 요청자-송신자 콜백 쌍에서)일 수 있습니다.

채널이 메시지를 이동시키는지 확인

전송 큐에 대한 문제가 있는 경우 채널이 메시지를 이동시키는지 확인하십시오.

시작하기 전에

명령 DIS CHSTATUS(QM1.TO.QM2) ALL을 발행하십시오. STATUS 필드의 값이 RUNNING이면 채널이 파트너 시스템에 연결된 것입니다.

262 페이지의 『큐의 메시지가 사용 가능한지 확인』에 설명된 대로, 전송 큐에 커밋되지 않은 메시지가 없는지 확인하십시오.

이 태스크 정보

채널의 가져오기 및 송신에 사용 가능한 메시지가 있으면 다음 검사를 수행하십시오.

프로시저

1. 채널 상태 표시 명령 DIS CHSTATUS(QM1.TO.QM2) ALL의 출력에서 다음 필드를 확인하십시오.

MSGS

이 세션 동안(채널이 시작된 이후) 송신했거나 수신한 메시지의 수(또는 서버 연결 채널의 경우, 처리된 MQI 호출 수).

BUFSSENT

송신된 전송 버퍼의 수. 여기에는 제어 정보만을 송신하는 전송이 포함됩니다.

BYTSSENT

이 세션 동안 송신된 바이트 수(채널이 시작된 이후로). 여기에는 메시지 채널 에이전트가 송신한 제어 정보가 포함됩니다.

LSTMSGDA

마지막 메시지가 송신되었거나 MQI 호출이 처리된 날짜(LSTMSGTI 참조).

LSTMSGTI

마지막 메시지가 송신되었거나 MQI 호출이 처리된 시간. 송신자 또는 서버의 경우에는 마지막 메시지(메시지가 분할된 경우에는 메시지의 마지막 부분)가 송신된 시간입니다. 요청자 또는 수신자의 경우에는 마지막 메시지가 대상 큐에 넣어진 시간입니다. 서버 연결 채널의 경우에는 마지막 MQI 호출이 완료된 시간입니다.

CURMSGS

송신 채널의 경우, 현재 배치에서 송신된 메시지 수. 수신 채널의 경우, 이는 현재 배치에서 수신된 메시지 수입니다. 배치가 확약되면, 송신 및 수신 채널 둘 다에 대해 값이 0으로 재설정됩니다.

상태

채널의 상태이고 다음 중 하나입니다. Starting, Binding, Initializing, Running, Stopping, Retrying, Paused, Stopped 또는 Requesting.

SUBSTATE

채널이 현재 수행 중인 조치입니다.

INDOUBT

채널이 현재 인다우트(in-doubt) 상태에 있는지의 여부. 송신 메시지 채널 에이전트가 송신한 메시지의 배치가 성공적으로 수신되었음을 알리는 수신확인을 기다리는 동안에만 YES입니다. 메시지가 송신되고 있는 동안 긍정 응답을 요청하기 전까지의 기간을 포함하여 다른 모든 시점에서는 NO입니다. 수신 채널의 경우 값은 항상 NO입니다.

2. 채널이 시작된 이후에 메시지를 송신했는지 판별하십시오. 송신한 경우 언제 마지막 메시지를 송신했는지 판별하십시오.
3. CURMSGS에 0이 아닌 값으로 표시된 대로 아직 완료되지 않은 배치를 채널이 시작했을 수도 있습니다. INDOUBT가 YES인 경우 채널의 다른 끝이 배치를 수신했다는 수신확인을 수신하기 위해 대기 중임을 나타냅니다. 출력의 SUBSTATE 필드를 보고 267 페이지의 표 32의 내용을 참조하십시오.

표 32. 송신자 및 수신자 MCA 하위 상태		
송신자 SUBSTATE	수신자 SUBSTATE	참고사항
MQGET	RECEIVE	휴면 중인 채널의 정상 상태.
SEND	RECEIVE	SEND는 일반적으로 일시적 상태입니다. SEND가 표시될 경우 이는 통신 프로토콜 버퍼가 채워졌음을 나타냅니다. 네트워크 문제 점을 나타내는 것일 수 있습니다.
RECEIVE		송신자가 일정 기간 동안 RECEIVE 하위 상태로 표시되는 경우 송신자가 배치 완료 또는 하트비트에 대한 응답을 대기 중인 것입니다. 배치 완료에 시간이 오래 걸리는 이유를 확인할 수 있습니다.

참고: 특히, 채널의 하위 상태가 엑시트 처리와 연관된 경우 채널이 메시지를 충분히 빠르게 처리할 수 있는지 여부를 판별할 수도 있습니다.

배치 완료에 시간이 오래 걸리는 이유 확인

배치를 완료하는 데 시간이 오래 걸리는 이유로는 네트워크가 느리거나 채널이 메시지 재시도 처리를 사용하는 원인이 있습니다.

이 태스크 정보

송신자 채널은 메시지 배치를 송신한 후 채널이 파이프라인되었는지 여부와 무관하게, 수신자로부터 해당 배치의 확인을 대기합니다. 이 태스크에 설명된 요인은 송신자 채널의 대기 시간에 영향을 미칠 수 있습니다.

프로시저

- 네트워크가 느린지 확인하십시오.
NETTIME 값은 배치 끝 요청을 채널의 원격 끝에 송신하고 응답을 수신하는 데 걸리는 시간에서 배치 끝 요청을 처리한 시간을 뺀 시간입니다(마이크로초로 표시). 이 값은 다음 이유 중 하나로 커질 수 있습니다.
 - 네트워크가 느립니다. 느린 네트워크는 배치를 완료하는 데 걸리는 시간에 영향을 미칠 수 있습니다. NETTIME 필드의 지표를 생성하는 측정은 배치 끝에서 측정됩니다. 하지만 느린 네트워크의 영향을 받은 첫 번째 배치는 배치 끝에서 측정되었기 때문에 NETTIME 값의 변경이 표시되지 않습니다.
 - 요청이 원격 끝에서 큐 대기 상태로 있거나(예를 들어, 채널이 넣기를 재시도 중일 수 있음) 페이지 세트 I/O로 인해 넣기 요청이 느릴 수 있습니다. 큐에 대기된 요청이 완료되면 배치 끝 요청의 지속 기간이 측정됩니다. 따라서 NETTIME 값이 크면 원격 끝의 비정상 처리를 확인하십시오.
- 채널이 메시지 재시도를 사용 중인지 확인하십시오.
수신자 채널에서 대상 큐에 메시지를 넣는 데 실패하는 경우 해당 메시지를 즉시 데드레터 큐에 넣지 않고 메시지 재시도 처리를 사용할 수도 있습니다. 재시도 처리는 배치 속도를 느리게 할 수 있습니다. MQPUT 시도 사이에 채널의 상태가 메시지 재시도 간격이 패스되기를 대기 중임을 나타내는 STATUS(PAUSED)가 됩니다.

채널이 메시지를 충분히 빨리 처리할 수 있는지 판별

메시지가 전송 큐에 빌드되고 있지만 처리 문제점이 발견되지 않은 경우 채널이 메시지를 충분히 빨리 처리할 수 있는지 판별하십시오.

시작하기 전에

다음 명령을 일정 기간 반복적으로 발행하여 채널에 대한 성능 데이터를 수집하십시오.

```
DIS CHSTATUS(QM1.TO.QM2) ALL
```

이 태스크 정보

262 페이지의 『[큐의 메시지가 사용 가능한지 확인](#)』에 설명된 대로, 전송 큐에 커밋되지 않은 메시지가 없는지 확인한 후 채널 상태 표시 명령의 출력에서 XQTIME 필드를 확인하십시오. XQTIME 지표의 값이 일관되게 높거나 측정 기간 중에 증가하면 채널이 넣고 있는 애플리케이션을 따라잡지 못하는 것입니다.

다음 테스트를 수행하십시오.

프로시저

1. 엑시트가 처리 중인지 확인하십시오.
이 메시지를 전달 중인 채널에 엑시트가 사용되는 경우 엑시트가 메시지 처리에 소모되는 시간을 늘릴 수 있습니다. 이러한 경우인지 식별하려면 다음 검사를 수행하십시오.
 - a) 명령 DIS CHSTATUS(QM1.TO.QM2) ALL의 출력에서 EXITTIME 필드를 확인하십시오.
엑시트에 소모된 시간이 예상보다 많으면 엑시트의 처리에서(특히 메시지, 송신, 수신 엑시트에서) 불필요한 루프나 여분의 처리를 검토하십시오. 이러한 처리는 채널에서 이동하는 모든 메시지에 영향을 줍니다.
 - b) 명령 DIS CHSTATUS(QM1.TO.QM2) ALL의 출력에서 SUBSTATE 필드를 확인하십시오.
채널이 상당한 시간 동안 다음 하위 상태 중 하나로 유지되면 엑시트의 처리를 검토하십시오.
 - SCYEXIT
 - RCVEXIT
 - SENDEXIT
 - MSGEXIT
 - MREXIT

2. 네트워크가 느린지 확인하십시오.

메시지가 채널에서 충분히 빠르게 이동하지 않는 경우 이는 네트워크가 느리기 때문일 수 있습니다. 이러한 경우인 지 식별하려면 다음 검사를 수행하십시오.

a) 명령 DIS CHSTATUS(QM1.T0.QM2) ALL의 출력에서 NETTIME 필드를 확인하십시오.

이 지표는 송신 채널이 파트너에 응답을 요청할 때 측정됩니다. 이는 각 배치의 끝에서 그리고 하트비트 중에 채널이 유휴 상태일 때 발생합니다.

b) 이 지표가 라운드트립에 예상보다 시간이 오래 걸린다고 표시하는 경우에는 다른 네트워크 모니터링 도구를 사용하여 네트워크 성능을 조사하십시오.

3. 채널이 압축을 사용 중인지 확인하십시오.

채널이 압축을 사용하면 메시지 처리 시간이 증가합니다. 채널이 압축 알고리즘을 하나만 사용 중인 경우 다음 검사를 수행하십시오.

a) 명령 DIS CHSTATUS(QM1.T0.QM2) ALL의 출력에서 COMPTIME 필드를 확인하십시오.

이 지표는 압축 또는 압축 해제 중에 소모된 시간을 표시합니다.

b) 선택된 압축이 송신할 데이터 양을 예상하는 만큼 감소시키지 않으면 압축 알고리즘을 변경하십시오.

4. 채널이 여러 압축 알고리즘을 사용 중인 경우에는 다음 검사를 수행하십시오.

a) 명령 DIS CHSTATUS(QM1.T0.QM2) ALL의 출력에서 COMPTIME, COMPHDR, COMPMSG 필드를 확인하십시오.

b) 압축률 또는 알고리즘 선택이 필요한 압축 또는 성능을 제공하지 않는 경우에는, 채널 정의에 지정된 압축 알고리즘을 변경하거나 특정 메시지에 대한 채널의 압축 알고리즘 선택을 대체할 메시지 엑시트를 쓸 것을 고려하십시오.

클러스터 채널에 대한 문제점 해결

SYSTEM.CLUSTER.TRANSMIT.QUEUE 큐에 메시지를 빌드하는 경우 문제점 진단의 첫 단계는 메시지 전달 문제가 있는 단일 또는 다중 채널을 찾는 것입니다.

이 태스크 정보

SYSTEM.CLUSTER.TRANSMIT.QUEUE를 사용하여 메시지 전달 문제가 있는 단일 또는 다중 채널을 찾으려면 다음 검사를 수행하십시오.

프로시저

1. 다음 명령을 실행하십시오.

```
DIS CHSTATUS(*) WHERE(XQMSGSA GT 1)
```

참고: 많은 메시지가 이동하는 사용 중인 클러스터가 있으면 전달 가능한 몇 개의 메시지만 있는 채널을 제거하기 위해 이 명령을 보다 높은 수로 발행할 것을 고려하십시오.

2. 출력에서 XQMSGSA 필드의 값이 큰 채널을 찾아보십시오. 채널이 메시지를 이동시키지 않거나 충분히 빠르게 이동시키지 않는 이유를 판별하십시오. 264 페이지의 『채널 모니터링』에 개괄된 태스크를 사용하여 빌드를 유발하는 채널에 대한 문제점을 진단하십시오.

Windows 성능 모니터

IBM WebSphere MQ 7.0 이하 버전에서는 Windows 성능 모니터를 사용하여 Windows 시스템의 로컬 큐 성능을 모니터링하는 것이 가능했습니다. IBM WebSphere MQ 7.1부터는 이 성능 모니터링 방법이 더 이상 사용 가능하지 않습니다.

258 페이지의 『실시간 모니터링』에 설명된 방법을 사용하여 지원되는 모든 플랫폼에서 큐를 모니터링할 수 있습니다.

클러스터 모니터링

클러스터 안에서 애플리케이션 메시지, 제어 메시지 및 로그를 모니터링할 수 있습니다. 클러스터가 큐의 둘 이상의 인스턴스 사이에 로드 밸런싱할 때 특별한 모니터링 고려사항이 있습니다.

클러스터의 애플리케이션 메시지 모니터링

일반적으로, 큐 관리자를 떠나는 모든 클러스터 메시지는 해당 메시지를 전송하는 데 사용되고 있는 클러스터 송신자 채널과 상관없이 SYSTEM.CLUSTER.TRANSMIT.QUEUE를 통해 전달됩니다. 각 채널은 해당 채널을 대상으로 하는 메시지를 다른 모든 클러스터 송신자 채널과 병렬로 내보내고 있습니다. 이 큐에서 점점 쌓여가는 메시지는 하나 이상의 채널의 문제점을 표시할 수 있으며 조사해야 합니다.

- 큐의 용량이 클러스터 설계에 대해 적절하게 모니터링되어야 합니다.
- 다음 명령은 전송 큐에서 대기 중인 둘 이상의 메시지를 갖는 모든 채널을 리턴합니다.

```
DIS CHSTATUS(*) WHERE(XQMSGSA GT 1)
```

모든 클러스터 메시지가 단일 큐에 있을 때, 항상 채널이 채우기 시작할 때 문제가 있는 채널을 확인하는 것이 쉽지는 않습니다. 이 명령의 사용은 책임있는 채널을 확인하는 쉬운 방법입니다.

복수 전송 큐를 갖도록 클러스터 큐 관리자를 구성할 수 있습니다. 큐 관리자 속성 DEFCLXQ를 CHANNEL로 변경하는 경우, 모든 클러스터 송신자 채널이 서로 다른 클러스터 전송 큐와 연관됩니다. 그렇지 않으면 별도의 전송 큐를 수동으로 구성할 수 있습니다. 클러스터 송신자 채널과 연관된 모든 클러스터 전송 큐를 표시하려면 다음 명령을 실행하십시오.

```
DISPLAY CLUSQMGR (qmgrName) XMITQ
```


왼쪽에 큐 이름의 고정된 여백을 갖는 패턴을 따르도록 클러스터 전송 큐를 정의하십시오. 그러면 일반 큐 이름을 사용하여 **DISPLAY CLUSMGR** 명령에 의해 리턴되는 모든 클러스터 전송 큐의 용량을 조회할 수 있습니다.

```
DISPLAY QUEUE (qname *) CURDEPTH
```

클러스터의 제어 메시지 모니터링


SYSTEM.CLUSTER.COMMAND.QUEUE 큐는 로컬 큐 관리자에 의해 생성되거나 클러스터의 다른 큐 관리자로부터 이 큐 관리자로 전송되는, 큐 관리자에 대한 모든 클러스터 제어 메시지를 처리하는 데 사용됩니다. 큐 관리자가 그의 클러스터 상태를 올바르게 유지보수 중일 때, 이 큐는 0으로 가는 경향이 있습니다. 그러나 이 큐의 메시지 용량이 일시적으로 커질 수 있는 상황이 있습니다.

- 큐에 많은 메시지를 갖는 것은 클러스터 상태의 뒤섞임을 표시합니다.
- 상당한 변경을 수행할 때, 큐가 해당 변경 사이에서 안정할 수 있게 하십시오. 예를 들어, 저장소를 이동할 때 두 번째 저장소를 이동하기 전에 큐가 0에 도달할 수 있도록 허용하십시오.

메시지의 백로그가 이 큐에 존재할 때, 클러스터 상태 업데이트나 클러스터 관련 명령이 처리되지 않습니다. 메시지가 이 큐에서 오래 동안 제거되지 않고 있는 경우, 초기에는 이 상황을 유발하고 있는 프로세스를 설명할 수 있는 큐 관리자 오류 로그  (또는 z/OS의 CHINIT 로그)의 조사를 통해 추가 조사가 필요합니다.

SYSTEM.CLUSTER.REPOSITORY.QUEUE는 클러스터 저장소 캐시 정보를 메시지 수로 보유하고 있습니다. 메시지가 항상 이 큐에 존재하고 더 큰 클러스터의 경우 더 많이 존재하는 것이 유용합니다. 그러므로 이 큐의 메시지 용량은 관심이 가는 문제가 아닙니다.

모니터링 로그

문제점이 원래 정보의 캐싱 및 클러스터링의 분산 본질로 인해 발생한 후 여러 날(심지어 여러 달) 동안 클러스터에서 발생하는 문제점이 애플리케이션에 외부 증상을 보이지 않을 수 있습니다. 그러나 원래 문제점은 종종 IBM MQ 오류 로그  (and CHINIT logs on z/OS)에 보고됩니다. 이 때문에 클러스터링과 관련하여 작성되는 모든 메시지에 대해 이들 오류를 능동적으로 모니터링하는 것이 중요합니다. 이들 메시지를 읽고 이해하고, 필요한 경우 조치를 취해야 합니다.

예를 들어, 클러스터에 있는 큐 관리자와의 통신 중단은 클러스터가 정보를 재발행하여 클러스터 자원을 정기적으로 다시 유효성 검증하는 방식으로 인해 삭제되고 있는 특정 클러스터 자원을 알 수 있게 합니다. 잠재적으로

발생하는 이러한 이벤트의 경고는 AMQ9465 **z/OS** 또는 CSQX465I(z/OS 시스템) 메시지로 보고합니다. 이 메시지는 문제점을 조사해야 함을 표시합니다.

로드 밸런싱을 위한 특별 고려사항

클러스터가 한 큐의 둘 이상의 인스턴스 사이에서 로드 밸런싱할 때, 이용하는 애플리케이션이 각 인스턴스의 메시지를 처리 중이어야 합니다. 이용 애플리케이션의 하나 이상이 종료하거나 메시지 처리를 중지하는 경우, 클러스터링이 큐의 해당 인스턴스로 메시지를 계속 송신할 수 있습니다. 이 상황에서는 애플리케이션이 다시 올바르게 기능 중일 때까지 해당 메시지가 처리되지 않습니다. 이 때문에 애플리케이션의 모니터링은 솔루션의 중요한 부분이며 해당 상황에서 메시지를 경로 재지정하는 조치를 취해야 합니다. 그런 모니터링을 자동화하는 메커니즘의 예를 샘플 클러스터 큐 모니터링 샘플 프로그램(AMQSCLM)에서 찾을 수 있습니다.

관련 개념

310 페이지의 『분산 발행/구독 네트워크 성능 조정』

IBM MQ 분산 발행/구독 클러스터 및 계층의 성능을 개선하려면 이 절의 성능 조정 팁을 사용하십시오.

315 페이지의 『발행/구독 네트워크에서 작성자와 이용자 밸런스 유지』

비동기 메시징 성능에서 중요한 개념은 밸런스입니다. 메시지 이용자가 메시지 작성자와 밸런스를 이루지 않는 경우, 이용되지 않는 메시지의 백로그가 쌓이고 복수 애플리케이션의 성능에 심각하게 영향을 줄 수 있다는 위험이 있습니다.

전송 큐 전환 모니터링

엔터프라이즈에 미치는 영향이 최소화되도록 전송 큐를 전환하는 클러스터 송신자 채널의 프로세스를 모니터링하는 것이 중요합니다. 예를 들어, 워크로드가 많거나 여러 채널을 동시에 전환하여 이 프로세스를 시도해서는 안 됩니다.

채널을 전환하는 프로세스

채널을 전환하는 데 사용되는 프로세스는 다음과 같습니다.

1. 채널은 입력을 위해 새 전송 큐를 열고 이 큐에서 메시지를 받기 시작합니다 (상관 ID로 가져오기를 사용하여).
2. 백그라운드 프로세스는 큐 관리자가 이전 전송 큐에서 새 전송 큐로 채널 큐에 있는 메시지를 이동하도록 시작됩니다. 메시지가 이동되는 동안 채널의 새 메시지가 이전 전송 큐에 대기되어 시퀀스를 보존합니다. 이전 전송 큐에 채널에 대한 많은 수의 메시지가 있거나 새 메시지가 빠르게 도착하는 경우 이 프로세스를 완료하는 데 시간이 걸릴 수 있습니다.
3. 이전 전송 큐의 채널에 대해 커밋되거나 커밋되지 않은 메시지가 큐에 남아 있지 않은 경우, 스위치가 완료됩니다. 이제 새 메시지가 새 전송 큐에 직접 배치됩니다.

동시에 여러 채널이 전환되는 것을 방지하기 위해 IBM MQ 는 실행 중이 아닌 하나 이상의 채널의 전송 큐를 전환하는 기능을 제공합니다. 위치:

- IBM MQ for Multiplatforms 명령을 **runswch1** 이라고 합니다.
- IBM MQ for z/OS CSQUTIL 유틸리티를 사용하여 SWITCH CHANNEL 명령을 처리할 수 있습니다.

스위치 작동 상태 모니터링

스위치 조작 관리자의 상태를 이해하려면 다음 조치를 수행할 수 있습니다.

- 큐 관리자 오류 로그 (AMQERR01.LOG) 를 사용하십시오. 여기서 메시지는 조작 중 다음 단계를 표시하기 위해 출력됩니다.
 - 스위치 조작이 시작되었습니다.
 - 메시지 이동이 시작되었습니다.
 - 이동을 위해 남아 있는 메시지 수에 대한 정기적 업데이트 (스위치 조작이 신속하게 완료되지 않는 경우)
 - 메시지 이동이 완료되었습니다.
 - 스위치 작동이 완료되었습니다.

z/OS에서 이러한 메시지는 채널 시작기 작업 로그가 아닌 큐 관리자 작업 로그에 출력됩니다 (시작할 때 스위치를 시작하는 경우 채널 시작기 작업 로그에 대한 채널에 의해 단일 메시지가 출력됨).

- 각 클러스터 송신자 채널이 현재 사용 중인 전송 큐를 조회하려면 DISPLAY CLUSQMGR 명령을 사용한다.
- 조회 모드에서 **runswch1** 명령 (또는 z/OS의 CSQUTIL) 을 실행하여 하나 이상의 채널의 전환 상태를 확인하십시오. 이 명령의 출력은 각 채널에 대해 다음을 식별합니다.
 - 채널에 보류 중인 스위치 조작이 있는지 여부
 - 채널이 전환하고 있는 전송 큐
 - 이전 전송 큐에 남아 있는 메시지 수

각 명령은 하나의 호출에서 모든 채널의 상태, 구성 변경에 대한 영향 및 모든 스위치 조작이 완료되었는지 여부를 판별할 수 있기 때문에 매우 유용합니다.

발생할 수 있는 잠재적 문제

전송 큐, 해당 원인 및 가장 가능성 있는 솔루션을 전환할 때 발생할 수 있는 일부 문제 목록은 [전송 큐를 전환할 때 잠재적인 문제](#) 를 참조하십시오.

관련 개념

310 페이지의 『분산 발행/구독 네트워크 성능 조정』

IBM MQ 분산 발행/구독 클러스터 및 계층의 성능을 개선하려면 이 절의 성능 조정 팁을 사용하십시오.

315 페이지의 『발행/구독 네트워크에서 작성자와 사용자 밸런스 유지』

비동기 메시징 성능에서 중요한 개념은 밸런스입니다. 메시지 이용자가 메시지 작성자와 밸런스를 이루지 않는 경우, 이용되지 않는 메시지의 백로그가 쌓이고 복수 애플리케이션의 성능에 심각하게 영향을 줄 수 있다는 위험이 있습니다.

성능 및 자원 사용 모니터링

이 주제를 사용하여 IBM MQ for z/OS 서브시스템의 자원 사용 및 성능을 모니터링하는 데 사용할 수 있는 기능을 이해합니다.

관련 정보

[z/OS 구성](#)

[IBM MQ for z/OS 관리](#)

z/OS 모니터링 소개

이 주제를 IBM MQ for z/OS의 사용 가능한 모니터링 기능 개요로 사용하십시오. 예를 들어, 스냅샷 확보, IBM MQ 추적 사용, 온라인 모니터링, 이벤트 등의 기능이 있습니다.

이 주제는 IBM MQ의 성능 및 자원 사용을 모니터링하는 방법을 설명합니다.

- 검색 가능한 일부 정보를 개괄하고 성능 문제점을 조사하기 위한 일반 접근법을 간략하게 설명합니다.

[z/OS](#) (z/OS의 문제점 판별에서 성능 문제점 처리에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.)

- SMF 레코드를 사용하여 IBM MQ의 성능에 대한 통계를 수집하는 방법을 설명합니다.
- 고객에게 IBM MQ 시스템의 사용 비용을 청구할 수 있게 하는 회계 데이터의 수집 방법을 설명합니다.
- IBM MQ 이벤트(경보)를 사용하여 시스템을 모니터링하는 방법을 설명합니다.

다음은 IBM MQ를 모니터링하는 데 사용할 수 있는 몇 가지 도구로, 다음 절에 설명되어 있습니다.

- IBM MQ가 제공하는 도구:
 - [DISPLAY 명령 사용](#)
 - [274 페이지의 『CICS 어댑터 통계 사용』](#)
 - [275 페이지의 『IBM MQ 이벤트 사용』](#)
- z/OS 서비스 지원:
 - [276 페이지의 『SMF\(System Management Facility\) 사용』](#)

- 기타 IBM 라이선스가 있는 프로그램:
 - RMF(Resource Measurement Facility) 사용
 - z/OS용 Tivoli Decision Support 사용
 - CICS 모니터링 기능 사용

성능 통계 추적으로 수집된 데이터 해석에 대한 정보는 278 페이지의 『IBM MQ 성능 통계 해석』에 제공됩니다.

회계 추적으로 수집된 데이터 해석에 대한 정보는 299 페이지의 『IBM MQ 회계 데이터 해석』에 제공됩니다.

DISPLAY 명령을 사용하여 IBM MQ의 스냅샷 가져오기

IBM MQ는 DISPLAY 명령을 사용하여 성능 및 자원 사용의 스냅샷을 제공할 수 있는 MQSC 기능을 제공합니다.

DISPLAY 명령과 CICS 어댑터의 경우 CICS 어댑터 패널을 사용하여 IBM MQ의 현재 상태를 파악할 수 있습니다.

DISPLAY 명령 사용

IBM MQ MQSC DISPLAY 또는 PCF 조회 명령을 사용하여 IBM MQ의 현재 상태에 대한 정보를 얻을 수 있습니다. 명령 서버, 프로세스 정의, 큐, 큐 관리자, 연관된 컴포넌트의 상태에 대한 정보를 제공합니다. 이 명령은 다음과 같습니다.

MQSC 명령어	PCF 명령
DISPLAY ARCHIVE	아카이브 조회
DISPLAY AUTHINFO	인증 정보 오브젝트 조회
DISPLAY CFSTATUS	CF 구조 상태 조회
DISPLAY CFSTRUCT	CF 구조 조회
DISPLAY CHANNEL	채널 조회
DISPLAY CHINIT	채널 시작기 조회
DISPLAY CHSTATUS	채널 상태 조회
DISPLAY CMDSERV	
DISPLAY CLUSQMGR	클러스터 큐 관리자 조회
DISPLAY CONN	연결 조회
DISPLAY GROUP	그룹 조회
DISPLAY LOG	로그 조회
DISPLAY PROCESS	프로세스 조회
DISPLAY QMGR	큐 관리자 조회
DISPLAY QSTATUS	큐 상태 조회
DISPLAY QUEUE	큐 조회
DISPLAY SECURITY	보안 조회
DISPLAY STGCLASS	스토리지 클래스 조회
DISPLAY SYSTEM	시스템 조회
DISPLAY TRACE	
DISPLAY USAGE	사용 조회

각 명령의 자세한 구문은 MQSC 명령 또는 PCF 명령을 참조하십시오. 조작 패널과 제어판을 통해 이 명령의 모든 기능(DISPLAY CMDSERV 및 DISPLAY TRACE는 제외)도 사용 가능합니다.

이 명령은 오직 명령이 처리된 시점에만 시스템의 스냅샷을 제공합니다. 시스템의 추세를 검토하려면 IBM MQ 추적을 시작하고 일정 기간의 결과를 분석해야 합니다.

CICS 어댑터 통계 사용

승인된 CICS 사용자인 경우 CICS 어댑터 제어판을 사용하여 CICS 어댑터 통계를 동적으로 표시할 수 있습니다.

이 통계는 모든 스레드가 사용 중일 때의 CICS 스레드 사용 및 상황에 관련된 정보의 스냅샷을 제공합니다. Enter 키를 눌러서 연결 표시 패널을 새로 고칠 수 있습니다. 자세한 정보는 [CICS Transaction Server for z/OS Version 4.1, The CICS-IBM MQ adapter](#)의 CICS z/OS 트랜잭션 서버 버전 4.1 제품 문서에서 "CICS-IBM MQ 어댑터" 섹션을 참조하십시오.

IBM MQ 추적 사용

IBM MQ 추적 기능을 사용하여 IBM MQ에 대한 성능 통계 및 회계 데이터를 기록할 수 있습니다. 이 주제를 사용하여 IBM MQ 추적을 제어하는 방법을 이해하십시오.

IBM MQ가 생성한 데이터는 다음으로 송신됩니다.

- SMF(System Management Facility). 특히 성능 통계 추적의 경우 SMF 레코드 유형 115, 하위 유형 1 및 2로.
- SMF, 특히 회계 추적의 경우 SMF 레코드 유형 116, 하위 유형 0, 1, 2로.


원하는 경우에는 IBM MQ 회계 추적으로 생성된 데이터를 GTF(Generalized Trace Facility)에 송신할 수도 있습니다.

IBM MQ 추적 시작

IBM MQ START TRACE 명령을 발행하여 언제든지 IBM MQ 추적 기능을 시작할 수 있습니다.

애플리케이션이 실행 중인 동안에 계정 추적이 시작되거나 정지되는 경우에는 계정 데이터가 유실될 수 있습니다. 회계 데이터를 수집하려면 다음 조건이 적용되어야 합니다.


- 애플리케이션이 시작될 때 회계 추적이 활성화 상태이고 애플리케이션이 완료될 때에도 여전히 활성화 상태여야 합니다.
- 회계 추적이 중지되면 활성화된 회계 데이터 콜렉션도 중지됩니다.

CSQ6SYSP 매크로의 SMFSTAT (SMF STATISTICS) 및 SMFACCT (SMF ACCOUNTING) 매개변수에 YES를 지정하면 일부 추적 정보를 자동으로 수집할 수도 있습니다.  이러한 매개변수에 대해서는 [CSQ6SYSP 사용](#)에서 설명합니다.

이 방법을 사용하여 클래스 3 회계 정보(스레드 레벨 및 큐 레벨 회계)를 수집할 수는 없습니다. 이러한 정보를 수집하려면 START TRACE 명령을 사용해야 합니다. 하지만 큐 관리자를 시작할 때 자동으로 추적이 시작되도록 CSQINP2 입력 데이터 세트에 명령을 포함할 수 있습니다.

IBM MQ 추적을 시작하기 전에 276 페이지의 『SMF(System Management Facility) 사용』의 내용을 읽어 보십시오.

IBM MQ 추적 제어

시동 시 IBM MQ 추적 데이터 콜렉션을 제어하려면 IBM MQ를 사용자 정의할 때 CSQ6SYSP 매크로에 매개변수의 값을 지정하십시오.  자세한 내용은 [CSQ6SYSP 사용](#)을 참조하십시오.

다음 명령으로 큐 관리자가 실행 중일 때 IBM MQ 추적을 제어할 수 있습니다.

- START TRACE
- ALTER TRACE
- STOP TRACE

추적 데이터를 송신할 목적지를 선택할 수 있습니다. 가능한 목적지는 다음과 같습니다.

SMF

System Management Facility


GTF

Generalized Trace Facility(회계 추적만 해당)

SRV

IBM 서비스 담당자가 진단 목적으로 사용할 지원 가능 루틴

매일 모니터링하는 경우 정보가 SMF(기본 목적지)로 송신됩니다. SMF 데이터 세트는 일반적으로 다른 시스템의 정보를 포함합니다. SMF 데이터 세트가 덤프될 때까지는 이 정보를 보고할 수 없습니다.

GTF에 회계 추적 정보를 송신할 수도 있습니다. 이 정보의 이벤트 ID는 5EE입니다.  MQI 호출 및 사용자 매개변수와 z/OS GTF(Generalized Trace Facility)에서는 GTF로 전송되는 IBM MQ 추적 정보를 처리하는 방법에 대해 설명합니다.

IBM MQ 명령에 대한 정보는 [MQSC 명령](#)을 참조하십시오.

IBM MQ 성능에 대한 추적의 영향

IBM MQ 추적 기능을 사용하면 IBM MQ 및 트랜잭션 성능에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 모든 클래스 또는 클래스 1에 대한 글로벌 추적을 시작하는 경우 프로세서 사용 및 트랜잭션 응답 시간이 약 50% 증가할 수 있습니다. 하지만 클래스 2 - 4에서만 글로벌 추적을 시작하면 프로세서 사용 및 트랜잭션 응답 시간 증가치가 IBM MQ 호출 비용에 대한 1%의 추가 프로세스 비용 미만일 수 있습니다. 이와 동일한 사항이 통계 또는 회계 추적에 적용됩니다.

IBM MQ 온라인 모니터링 사용

MONQ, MONCHL, MONACLS 속성을 설정하여 큐와 채널(자동으로 정의된 클러스터 서버 채널 포함)에 대한 모니터링 데이터를 수집할 수 있습니다.

275 페이지의 표 33에는 여러 다른 레벨에서 이러한 속성을 설정하고 모니터링 정보를 표시할 명령이 요약되어 있습니다.

속성	적용 가능한 레벨	설정 시 사용할 명령	모니터링 정보 표시 시 사용할 명령
MONQ	큐	DEFINE QLOCAL DEFINE QMODEL ALTER QLOCAL ALTER QMODEL	DISPLAY QSTATUS
	큐 관리자	ALTER QMGR	
MONCHL	채널	DEFINE CHANNEL ALTER CHANNEL	DISPLAY CHSTATUS
	큐 관리자	ALTER QMGR	
MONACLS	큐 관리자	ALTER QMGR	

이 명령의 전체 세부사항은 [MQSC 명령](#)을 참조하십시오. 온라인 모니터링에 대한 자세한 정보는 [5 페이지의 『IBM MQ 네트워크 모니터링』](#)의 내용을 참조하십시오.

IBM MQ 이벤트 사용

IBM MQ 도구 이벤트에서는 큐 관리자에서 오류, 경고 및 기타 중요한 발생에 대한 정보를 제공합니다. 자신의 시스템 관리 애플리케이션으로 이러한 이벤트를 통합하여 모든 큐 관리자의 조작을 모니터링할 수 있습니다.

IBM MQ 도구 이벤트의 범주는 다음과 같습니다.

큐 관리자 이벤트

이 이벤트는 큐 관리자 내 자원 정의와 관련이 있습니다. 예를 들어, 애플리케이션이 존재하지 않는 큐에 메시지를 넣으려 시도합니다.

성능 이벤트

이 이벤트는 자원이 임계값 조건에 도달했다는 알림입니다. 예를 들어, 큐 용량 한계에 도달했거나 사전 정의된 시간 한계 내에 큐가 지원되지 않았습니다.

채널 이벤트

이 이벤트는 조작 중 감지된 조건으로 인해 채널을 통해 보고됩니다. 예를 들어, 채널 인스턴스가 중지됩니다.

구성 이벤트

이 이벤트는 오브젝트가 작성, 변경 또는 삭제되었다는 알림입니다.

이벤트가 발생하면 큐 관리자는 정의된 경우 해당 이벤트 큐에 이벤트 메시지를 넣습니다. 이벤트 메시지는 적합한 IBM MQ 애플리케이션으로 검색할 수 있는 이벤트에 대한 정보를 포함합니다.

IBM MQ 이벤트는 IBM MQ 명령이나 조작 패널과 제어판을 사용하여 사용 가능하게 할 수 있습니다.

이러한 메시지의 형식에 대한 정보 및 메시지를 생성하는 IBM MQ 이벤트에 대한 정보는 8 페이지의 『이벤트 유형』의 내용을 참조하십시오. 이벤트 사용에 대한 정보는 [이벤트 메시지 참조](#)를 참조하십시오.

SMF(System Management Facility) 사용

SMF를 사용하여 통계 및 회계 정보를 수집할 수 있습니다. SMF를 사용하려면 z/OS 및 IBM MQ에 특정 매개변수를 설정해야 합니다.

SMF(System Management Facility)는 다양한 z/OS에서 정보를 수집하는 데 사용되는 z/OS 서비스 지원입니다. 이 정보는 주기적으로(예를 들어, 매시간) 덤프 및 보고됩니다. SMF를 IBM MQ 추적 기능과 함께 사용하여 IBM MQ에서 데이터를 수집할 수 있습니다. 이러한 방식으로 예를 들어, 시스템 이용 및 성능 추세를 모니터링하고 IBM MQ를 사용하여 각 사용자 ID에 대한 회계 정보를 수집할 수 있습니다.

성능 통계(레코드 유형 115)를 SMF에 기록하려면 SYS1.PARMLIB의 SMFPRMxx 멤버에 다음을 지정하거나 SETSMF z/OS 운영자 명령을 사용하십시오.

```
SYS(TYPE(115))
```

회계 정보(레코드 유형 116)를 SMF에 기록하려면 SYS1.PARMLIB의 SMFPRMxx 멤버에 다음을 지정하거나 SETSMF z/OS 운영자 명령을 사용하십시오.

```
SYS(TYPE(116))
```

DEFINE QLOCAL, DEFINE QMODEL, ALTER QLOCAL, ALTER QMODEL 또는 ALTER QMGR 명령의 ACCTQ 매개변수를 사용하여 큐 또는 큐 관리자 레벨에서 회계 정보의 기록을 켜거나 끌 수 있습니다. 이러한 명령에 대한 자세한 내용은 [MQSC 명령](#)을 참조하십시오.

z/OS 명령 SETSMF를 사용하려면 PROMPT(ALL) 또는 PROMPT(LIST)를 SMFPRM xx 멤버에 지정해야 합니다. 자세한 정보는 [z/OS MVS Initialization and Tuning Reference](#) 및 [z/OS MVS System Management Facilities \(SMF\) 매뉴얼](#)을 참조하십시오.

CSQ6SYSP 매크로의 SMFSTAT (SMF STATISTICS) 및 SMFACCT (SMF ACCOUNTING) 매개변수에 YES를 지정하면 일부 추적 정보를 자동으로 수집할 수 있습니다([CSQ6SYSP 사용](#)에 설명되어 있음).

SMFSTAT 및 SMFACCT 매개변수에 YES를 지정하면 큐 관리자가 시작할 때 추적 정보를 수집할 수 있습니다.

START TRACE(A) 또는 START TRACE(S)를 지정하여 큐 관리자에 대한 데이터 콜렉션을 시작할 수도 있습니다.

다음 두 방법 중 하나로 IBM MQ가 통계 및 회계 데이터를 수집하는 간격을 지정할 수 있습니다.

- 시스템 매개변수에서 STATIME의 값을 지정하여 동일한 간격으로 통계 데이터 및 회계 데이터를 수집할 수 있습니다([CSQ6SYSP 사용](#)에서 설명함).
- STATIME에 0을 지정하여 SMF 글로벌 회계 간격으로 통계 데이터 및 회계 데이터를 수집할 수 있습니다([z/OS MVS 초기화 및 성능 조정 참조](#)에 설명되어 있음).

SMF에 데이터를 송신하려면 SMF가 실행 중이어야 합니다. SMF에 대한 자세한 정보는 [z/OS MVS SMF\(System Management Facility\) 매뉴얼](#)을 참조하십시오.

재설정할 통계 및 회계 데이터의 경우 회계 간격 중에 최소 하나의 MQI 호출을 발행해야 합니다.

추가 SMF 버퍼 할당

추적을 시작할 때에는 반드시 적합한 SMF 버퍼를 할당해야 합니다. 액세스 방법 서비스 DEFINE CLUSTER 문의 VSAM BUFSP 매개변수에 SMF 버퍼링을 지정하십시오. 각 SMF VSAM 데이터 세트마다 DEFINE CLUSTER 문에 CISZ(4096) 및 BUFSP(81920)를 지정하십시오.

SMF 버퍼 부족이 발생하면 SMF는 송신되는 추적 레코드를 거부합니다. 거부가 발생하면 IBM MQ는 CSQW133I 메시지를 z/OS 콘솔에 보냅니다. IBM MQ는 오류를 일시적이라 간주하고 SMF 데이터를 잃을 수 있음에도 활성 상태를 유지합니다. 부족이 완화되고 추적 기록이 재개되면 IBM MQ가 CSQW123I 메시지를 z/OS 콘솔에 보냅니다.

SMF의 보고 데이터

SMF 프로그램 IFASMFDP(또는 로그 스트림이 사용되는 경우 IFASMFDP)를 사용하여 SMF 레코드를 처리할 수 있도록 순차 데이터 세트에 덤프할 수 있습니다.

이 데이터를 보고하는 여러 방법이 있습니다. 예를 들어, 다음과 같습니다.

- SMF 데이터 세트에서 정보를 읽고 보고할 애플리케이션 프로그램을 씁니다. 그런 다음 정확한 사용자 요구에 맞게 보고서를 조정할 수 있습니다.
- 성능 보고 프로그램을 사용하여 레코드를 처리합니다. 자세한 정보는 [277 페이지의 『IBM MQ와 함께 기타 제품 사용』](#)의 내용을 참조하십시오.

IBM MQ와 함께 기타 제품 사용

다른 제품을 사용하여 성능 및 회계의 프리젠테이션을 개선하거나 이와 관련된 통계를 기능 보강할 수 있습니다. 예를 들어, RMF(Resource Measurement Facility), Tivoli Decision Support, CICS 모니터링이 있습니다.

RMF(Resource Measurement Facility) 사용

RMF(Resource Measurement Facility)는 프로세서 이용, I/O 활동, 스토리지, 페이지에 대한 시스템 전반의 정보를 제공하는 IBM 라이선스가 있는 프로그램입니다(프로그램 번호 5685-029). RMF를 사용하여 전체 시스템의 물리적 자원 이용을 동적으로 모니터링할 수 있습니다. 자세한 정보는 *MVS Resource Measurement Facility* 사용자 안내서를 참조하십시오.

z/OS용 Tivoli Decision Support 사용

z/OS용 Tivoli Decision Support를 사용하여 RMF 및 SMF 레코드를 해석할 수 있습니다.

z/OS용 Tivoli Decision Support는 Db2® 데이터베이스에 성능 데이터를 수집하고 시스템 관리에 사용할 수 있는 다양한 형식으로 데이터를 표시해서 시스템 성능을 관리할 수 있는 IBM 라이선스가 있는 프로그램(프로그램 번호 5698-B06)입니다. Tivoli Decision Support는 Db2 데이터베이스에 저장하는 시스템 관리 데이터를 사용하여 그래픽 및 표 형식의 보고서를 생성할 수 있습니다. 관리 대화 상자, 보고 대화 상자, 로그 콜렉터 등이 있으며 이 모두는 표준 Db2 데이터베이스와 상호작용합니다.

Tivoli Decision Support 관리자 안내서에 설명되어 있습니다.

CICS 모니터링 기능 사용

CICS 모니터링 기능은 각 CICS 트랜잭션 실행에 대한 성능 정보를 제공합니다. 이 정보를 사용하여 트랜잭션 처리에 소모된 시간과 사용된 자원을 조사할 수 있습니다. 백그라운드 정보는 CICS 성능 안내서 및 CICS 사용자 정의 안내서를 참조하십시오.

성능 문제점 조사

성능 문제점은 다양한 요인으로 인해 발생할 수 있습니다. 예를 들어, 올바르지 않은 자원 할당, 잘못된 애플리케이션 설계, I/O 제한 등의 요인이 있습니다. 이 주제를 사용하여 성능 문제의 가능한 몇 가지 원인을 조사하십시오.

성능에 부정적 영향을 미칠 수 있는 요인은 다음과 같습니다.

- 올바르지 않은 크기의 버퍼 풀
- 실제 스토리지 부족
- 페이지 세트 또는 로그에 대한 I/O 경합
- 올바르지 않게 설정된 로그 버퍼 임계값
- 로그 버퍼 수의 올바르지 않은 설정
- 큰 메시지
- 각 동기점의 여러 메시지를 통합하면서 오랜 기간 지속되는 복구 단위
- 장기간 큐에 남아 있는 메시지
- RACF® 감사
- 불필요한 보안 검사
- 비효율적 프로그램 설계

성능 데이터를 분석할 때에는 항상 특정 IBM MQ 문제점이 있다고 결정하기 전에 전체 시스템을 확인하는 것으로 시작하십시오. 성능 저하의 대부분의 증상은 경합이 있을 때 확대됨을 기억하십시오. 예를 들어, DASD에 대한 경합이 있으면 트랜잭션 응답 시간이 늘어날 수 있습니다. 또한 시스템에 더 많은 트랜잭션이 있을수록 프로세서 사용과 가상 및 실제 스토리지 모두에 대한 수요가 커집니다.

이러한 상황에서는 시스템이 모든 자원의 과도한 사용을 표시합니다. 하지만 시스템은 실제로 정상 시스템 스트레스 상황이며 이 스트레스가 성능 저하의 원인을 가리고 있는 것일 수 있습니다. 이러한 성능 손실의 원인을 찾으려면 활성 태스크에 영향을 미칠 수 있는 모든 항목을 고려해야 합니다.

전체 시스템 조사

IBM MQ 내에서 성능 문제는 늘어난 응답 시간이나 설명되지 않으며 예기치 않은 과도한 자원 사용입니다. 먼저 총 프로세서 사용, DASD 활동, 페이지링과 같은 요인을 검사하십시오. 총 프로세서 사용을 검사하기 위한 IBM 도구는 RMF(Resource Management Facility)입니다. 일반적으로 시스템에서 몇 가지 세부사항을 보고 태스크가 느리게 진행되는 원인이나 특정 자원이 과도하게 사용되는 원인을 파악해야 합니다.


일반 태스크 활동을 확인하는 것으로 시작해서 특정 태스크 또는 특정 시간 간격과 같은 특별한 활동에 초점을 맞추십시오.

또 다른 가능성은 시스템의 실제 스토리지가 제한적이라는 점입니다. 따라서 페이지링 인터럽트로 인해 태스크가 예상보다 더 느리게 진행합니다.

개별 태스크 조사

회계 추적을 사용하여 IBM MQ 태스크에 대한 정보를 수집할 수 있습니다. 이 추적 레코드는 태스크가 수행한 활동 및 태스크가 래치를 대기하며 일시중단된 시간에 대한 상당한 정보를 제공합니다. 추적 레코드에는 태스크를 통해 얼마나 많은 Db2 및 커플링 기능 활동이 수행되었는지에 대한 정보도 포함되어 있습니다.

IBM MQ 회계 데이터 해석은 299 페이지의 『IBM MQ 회계 데이터 해석』에 설명되어 있습니다.

장기 실행 작업 단위는 작업 로그에서 메시지 CSQR026I의 존재로 식별할 수 있습니다. 이 메시지는 셋 이상의 큐 관리자 체크포인트에 대해 태스크가 존재하고 로그 레코드가 처리 지연되었음을 나타냅니다.  로그 레코드 처리 지연에 대한 설명은 [로그 파일을 참조하십시오](#).

IBM MQ 성능 통계 해석

이 주제를 IBM MQ for z/OS가 작성한 다른 SMF 레코드에 대한 색인으로 사용하십시오.

IBM MQ 성능 통계는 SMF 유형 115 레코드로 기록됩니다. 통계 레코드는 CSQ6SYSP 시스템 매개변수 모듈의 STATIME 매개변수에 지정된 시간 간격에 또는 STATIME에 0을 지정하는 경우 SMF 글로벌 회계 간격에 주기적으로 생성됩니다. SMF 레코드에 제공된 정보는 IBM MQ의 다음 컴포넌트에서 나옵니다.

버퍼 관리자	버퍼 풀이 가득 찼을 때 페이지 세트에 페이지를 기록하는 작업 및 가상 스토리지의 버퍼 풀을 관리합니다. 페이지 세트에서 페이지를 읽는 작업도 관리합니다.
---------------	--

커플링 기능 관리자	커플링 기능과의 인터페이스를 관리합니다.
Data Manager	메시지와 큐 간의 링크를 관리합니다. 메시지를 포함한 페이지를 처리할 버퍼 관리자를 호출합니다.
Db2 관리자	공유 저장소로 사용되는 Db2 데이터베이스와의 인터페이스를 관리합니다.
잠금 관리자	IBM MQ for z/OS에 대한 잠금을 관리합니다.
로그 관리자	백아웃 요청이 있는 경우 시스템의 무결성 유지보수 및 시스템이나 매체 장애가 있는 경우 복구에 필수적인 로그 레코드 기록을 관리합니다.
메시지 관리자	모든 IBM MQ API 요청을 처리합니다.
스토리지 관리자	IBM MQ for z/OS의 스토리지를 관리합니다(예를 들어, 스토리지 풀 할당, 확장, 할당 해제).
토픽 관리자	IBM MQ for z/OS의 토픽 및 구독 정보를 관리합니다.
커플링 기능 SMDS 관리자	커플링 기능에 저장된 큰 메시지에 대한 공유 메시지 데이터 세트(SMDS)를 관리합니다.

IBM MQ 통계는 SMF에 SMF 유형 115 레코드로 기록됩니다. 다음 하위 유형이 존재할 수 있습니다.

- 1** 시스템 정보, 예를 들어, 로그 및 스토리지에 관련되어 있습니다.
- 2** 메시지 수에 대한 정보 및 페이징 정보. 커플링 기능 및 Db2에 관련된 큐 공유 그룹 정보.
- 5 및 6** 큐 관리자 주소 공간에서 내부 스토리지 사용에 관한 자세한 정보. 이 정보를 볼 수 있지만 그 중 일부는 IBM 전용입니다.
- 7** 스토리지 관리자 요약 정보. 이 정보를 볼 수 있지만 그 중 일부는 IBM 전용입니다.
- 215** 버퍼 풀 정보
- 231** 채널 시작기 주소 공간에 대한 시스템 정보.

다음에 유의하십시오.

- 하위 유형 1, 2 및 215 레코드는 통계 추적 클래스 1을 사용하여 작성됩니다.
- 하위 유형 7 레코드는 통계 추적 클래스 2로 작성됩니다.
- 하위 유형 5 및 6 레코드는 통계 추적 클래스 3으로 작성됩니다.
- 하위 유형 231 레코드는 통계 추적 클래스 4로 작성됩니다.

하위 유형은 SM115STF 필드에 지정됩니다([280 페이지의 표 34](#)에 표시됨).

SMF 유형 115 레코드의 레이아웃

이 절을 SMF 유형 115 레코드의 형식에 대한 참조로 사용할 수 있습니다.

SMF 레코드의 표준 레이아웃은 3개 부분을 포함합니다.

SMF 헤더

레코드 자체에 대한 형식, ID, 시간, 날짜 정보를 제공합니다.

자체 정의 섹션

SMF 레코드 내 개별 데이터 레코드의 위치와 크기를 정의합니다.

데이터 레코드

분석하려는 IBM MQ의 실제 데이터.

SMF 레코드 형식에 대한 자세한 정보는 *MVS System Management Facilities (SMF)* 매뉴얼을 참조하십시오.

관련 참조

280 페이지의 『SMF 헤더』

이 주제를 SMF 헤더 형식에 대한 참조로 사용하십시오.

280 페이지의 『자체 정의 섹션』

이 주제를 SMF 레코드의 자체 정의 섹션의 형식에 대한 참조로 사용하십시오.

281 페이지의 『SMF 통계 레코드 예』

이 주제를 사용하여 몇 가지 SMF 레코드 예를 이해할 수 있습니다.

SMF 헤더

이 주제를 SMF 헤더 형식에 대한 참조로 사용하십시오.

280 페이지의 표 34은 SMF 레코드 헤더(SM115)의 형식을 표시합니다.

표 34. SMF 레코드 115 헤더 설명						
오프셋: 10진수	오프셋: 16진수	유형	길이	이름	설명	예
0	0	구조	20	SM115	SMF 레코드 헤더.	
0	0	정수	2	SM115LEN	SMF 레코드 길이.	14A0
2	2		2		예약되어 있습니다.	
4	4	정수	1	SM115FLG	시스템 표시기.	5E
5	5	정수	1	SM115RTY	레코드 유형. SMF 레코드 유형, IBM MQ 통계 레코드의 경우 항상 115 (X'73').	73
6	6	정수	4	SM115TME	SMF가 레코드를 이동시킨 시간.	00355575
10	A	정수	4	SM115DTE	SMF가 레코드를 이동시킨 날짜.	0100223F
14	E	문자	4	SM115SID	z/OS 서브시스템 ID. 레코드가 수집된 z/OS 서브시스템을 정의합니다.	D4E5F4F1 (MV41)
18	12	문자	4	SM115SSI	IBM MQ 서브시스템 ID.	D4D8F0F7 (MQ07)
22	16	정수	2	SM115STF	레코드 하위 유형.	0002
24	18	문자	3	SM115REL	IBM MQ 버전.	F6F0F0 (600)
27	1B		1		예약됨	
20	1C	문자	0	SM115END	SMF 헤더의 끝 및 자체 정의 섹션의 시작.	

자체 정의 섹션

이 주제를 SMF 레코드의 자체 정의 섹션의 형식에 대한 참조로 사용하십시오.

유형 115 SMF 레코드의 자체 정의 섹션은 통계 레코드를 찾을 위치, 통계 레코드가 위치한 기간, 레코드가 반복된 횟수(각기 다른 값으로)를 알려줍니다. 자체 정의 섹션은 SMF 레코드의 시작부터 고정된 오프셋으로 헤더 다음에 위치합니다. 각 통계 레코드는 아이캐처 문자열로 식별할 수 있습니다.

다음 자체 정의 섹션 유형을 유형 115 레코드에 대해 사용자가 사용할 수 있습니다. 각 자체 정의 섹션은 IBM MQ 컴포넌트 중 하나에 관련된 통계 데이터를 가리킵니다. 281 페이지의 표 35에는 통계 소스, 아이캐처 문자열, SMF 레코드 헤더 시작부터의 자체 정의 섹션 오프셋이 요약되어 있습니다.

표 35. 자체 정의 섹션의 오프셋

통계 소스	레코드 하위 유형 (SM115STF)	자체 정의 섹션의 오프셋		데이터 아이캐처
		10진수	16진수	
스토리지 관리자	1	100	X'64'	QSST
로그 관리자	1	116	X'74'	QJST
메시지 관리자	2	36	X'24'	QMST
Data Manager	2	44	X'2C'	QIST
더 이상 사용되지 않습니다. 자체 정의 섹션은 2진 0이 됩니다.	2	52	X'34'	
잠금 관리자	2	60	X'3C'	QLST
Db2 관리자	2	68	X'44'	Q5ST
커플링 기능 관리자	2	76	X'4C'	QEST
토픽 관리자	2	84	X'54'	QTST
SMDS 사용	2	92	X'5C'	QESD
버퍼 관리자 - 각 버퍼 풀마다 하나 씩	215	36	X'24'	QPST
채널 시작기	231			QWSX
스토리지 관리자	5	36	X'24'	QSPH
스토리지 관리자	6	36	X'24'	QSGM
스토리지 관리자	7	36	X'24'	QSRS

참고: 하위 유형 5, 6 및 7 레코드에 있는 스토리지 관리자 정보 중 일부는 IBM 전용입니다. 나열되지 않은 기타 자체 정의 섹션은 IBM 전용 데이터를 포함합니다.

각 자체 정의 섹션은 두 전단어 길이이며 다음 형식입니다.

```
sssssssllllnnnn
```

설명:

- ssssssss는 SMF 레코드의 시작으로부터 오프셋을 포함하는 전단어입니다.
- llll는 이 데이터 레코드의 길이를 제공하는 반단어입니다.
- nnnn은 데이터 레코드의 수를 이 SMF 레코드에 제공하는 반단어입니다.

자세한 정보는 281 페이지의 『SMF 통계 레코드 예』의 내용을 참조하십시오.

참고: 통계 레코드를 찾으려면 항상 자체 정의 섹션의 오프셋을 사용하십시오.

SMF 통계 레코드 예

이 주제를 사용하여 몇 가지 SMF 레코드 예를 이해할 수 있습니다.

282 페이지의 그림 20은 하위 유형 1 SMF 레코드 부분의 예를 표시합니다. 하위 유형 1은 스토리지 관리자 및 로그 관리자 통계 레코드를 포함합니다. SMF 레코드 헤더는 밑줄이 표시되어 있습니다.

오프셋 X'64'의 자체 정의 섹션은 스토리지 관리자 통계를 나타내고 오프셋 X'74'의 자체 정의 섹션은 로그 관리자 통계를 나타냅니다(둘 모두 굵게 표시됨).

스토리지 관리자 통계는 헤더의 시작부터 오프셋 X'0000011C'에 위치하며 길이는 X'48'바이트입니다. 아이캐처 문자열 QSST로 식별되는 스토리지 관리자 통계 세트가 하나 있습니다. 이 통계 레코드의 시작도 예에 표시됩니다.

로그 관리자 통계는 헤더의 시작부터 오프셋 X'00000164'에 위치하며 길이는 X'78'바이트입니다. 아이캐처 문자열 QJST로 식별되는 로그 관리자 통계 세트가 하나 있습니다.

```

000000 02000000 5E730035 55750100 223FD4E5 *.....MV*
000010 F4F1D4D8 F0F70001 F6F0F000 000001DC *41MQ07..600....*
000020 00240001 00000000 00000000 00000000 *.....*
000030 00000000 00000000 00000000 0000007C *.....@*
000040 00400001 000000BC 00600001 00000000 *.....*
000050 00000000 00000000 00000000 00000000 *.....*
000060 00000000 0000011C 00480001 00000000 *.....*
000070 00000000 00000164 00780001 00000000 *.....*
000080 00000000 00000000 00000000 00000000 *.....*
.
000110 00000000 00000000 00000000 003C0048 *.....*
000120 D8E2E2E3 0000004F 00000003 00000002 *QSST...|.....*

```

그림 20. SMF 레코드 115, 하위 유형 1

283 페이지의 그림 21는 하위 유형 2 SMF 레코드 부분의 예를 표시합니다. 하위 유형 2에는 메시지, 데이터, 잠금, 커플링 기능, 주제 및 Db2 관리자에 대한 통계 레코드가 포함됩니다. SMF 레코드 헤더에는 밑줄이 표시되고 자체 정의의 섹션은 굵게 및 이탤릭체로 번갈아 표시됩니다.

- 오프셋 X'24'의 자체 정의 섹션은 메시지 관리자 통계를 나타냅니다. 메시지 관리자 통계 레코드는 헤더의 시작부터 오프셋 X'00000064'에 위치하며 길이는 X'48'바이트입니다. 아이캐처 문자열 QMST로 식별되는 이 통계 세트가 하나 있습니다.
- 오프셋 X'2C'의 자체 정의 섹션은 Data Manager 통계를 나타냅니다. Data Manager 통계 레코드는 헤더의 시작부터 오프셋 X'000000AC'에 위치하며 길이는 X'50'바이트입니다. 아이캐처 문자열 QIST로 식별되는 이 통계 세트가 하나 있습니다.
- 오프셋 X'34'의 자체 정의 섹션은 버퍼 관리자 통계를 나타냅니다. 이 SMF 레코드는 시스템 매개변수에 OPMODE(NEWFUNC,800)이 설정된 큐 관리자에서 가져왔으므로 버퍼 관리자 자체 정의의 절이 버퍼 관리자 통계가 없음을 나타내는 0으로 설정됩니다. 대신에, 이 통계는 SMF 115 하위 유형 215 레코드에 있습니다.
- 오프셋 X'3C'의 자체 정의 섹션은 잠금 관리자 통계를 나타냅니다. 잠금 관리자 통계 레코드는 헤더의 시작부터 오프셋 X'000000FC'에 위치하며 길이는 X'20'바이트입니다. 아이캐처 문자열 QLST로 식별되는 이 통계 세트가 하나 있습니다.
- 오프셋 X'44'의 자체 정의 섹션은 Db2 관리자 통계를 나타냅니다. Db2 관리자 통계 레코드는 헤더의 시작부터 오프셋 X'0000011C'에 위치하며 길이는 X'2A0'바이트입니다. 아이캐처 문자열 Q5ST로 식별되는 이 통계 세트가 하나 있습니다.
- 오프셋 X'4C'의 자체 정의 섹션은 커플링 기능 관리자 통계를 나타냅니다. 커플링 기능 관리자 통계 레코드는 헤더의 시작부터 오프셋 X'000003BC'에 위치하며 길이는 X'1008'바이트입니다. 아이캐처 문자열 QEST로 식별되는 이 통계 세트가 하나 있습니다.
- 오프셋 X'54'의 자체 정의 섹션은 토픽 관리자 통계를 나타냅니다. 토픽 관리자 통계 레코드는 헤더의 시작부터 오프셋 X'000013C4'에 위치하며 길이는 X'64'바이트입니다. 아이캐처 문자열 QTST로 식별되는 이 통계 세트가 하나 있습니다.
- 오프셋 X'5C'의 자체 정의 섹션은 SMDS 통계를 위한 것입니다. 이 자체 정의의 섹션은 SMDS가 사용되고 있지 않음을 나타내는 0으로 설정됩니다.

```

000000 09F40000 5E730033 4DBE0113 142FD4E5 *.4...;...(. ....MV*
000010 F4F1D4D8 F2F10002 F8F0F000 00001428 *41MQ21..800.....*
000020 00240001 00000064 00480001 000000AC *.....*
000030 00500001 00000000 00000000 000000FC *.....*
000040 00200001 0000011C 02A00001 000003BC *.....*
000050 10080001 000013C4 00640001 00000000 *.....D.....*
000060 00000000 D40F0048 D8D4E2E3 00000000 *...M...QMST...*
000080 00000000 00000000 00000000 00000000 *.....*
000090 00000000 00000000 00000000 00000000 *.....*
0000A0 00000000 00000000 00000000 C90F0050 *.....I..&*
0000B0 D8C9E2E3 00000000 00000000 00000000 *QIST.....*
0000C0 00000000 00000000 00000000 00000000 *.....*
0000D0 00000000 00000000 00000000 00000000 *.....*
0000E0 00000000 00000000 00000000 00000000 *.....*
0000F0 00000000 00000000 00000000 D30F0020 *.....L...*
000100 D8D3E2E3 00000000 00000000 00000000 *QLST.....*
000110 00000000 00000000 00000000 F50F02A0 *.....5...*
000120 D8F5E2E3 00000008 00000000 00000000 *Q5ST.....*
.

```

그림 21. SMF 레코드 115, 하위 유형 2

처리 유형 115 SMF 레코드

이 주제를 처리 유형 115 SMF 레코드에 대한 참조로 사용하십시오.

유용한 정보를 추출하려면 SMF에서 수집한 데이터를 처리해야 합니다. 데이터를 처리할 때에는 레코드의 출처가 IBM MQ이고 예상한 레코드인지 확인하십시오.

다음 필드 값의 유효성을 검증하십시오.

- SM115RTY, SMF 레코드 번호는 X'73'(115)여야 함
- 레코드 하위 유형인 SM115STF는 0001, 0002, 0005, 0006, 0007, 0215 또는 0231이어야 합니다.

활성 SMF 데이터 세트(또는 SMF 로그 스트림)에서의 읽기는 지원되지 않습니다. SMF 프로그램 IFASMFDP(또는 로그 스트림이 사용되는 경우 IFASMF DL)를 사용하여 SMF 레코드를 처리할 수 있도록 순차 데이터 세트에 덤 프해야 합니다. 자세한 정보는 276 페이지의 『SMF(System Management Facility) 사용』의 내용을 참조하십시오.

순차 데이터 세트에서 SMF 유형 115 및 116 레코드의 콘텐츠를 인쇄하는 CSQ4SMFD라는 C 샘플 프로그램이 있습니다. 이 프로그램은 thlqual.SCSQC37S에 소스로 제공되고 thlqual.SCSQLOAD에 실행 가능한 형식으로 제공됩니다. 샘플 JCL은 thlqual.SCSQPROC(CSQ4SMFJ)에 제공됩니다.

스토리지 관리자 데이터 레코드

이 주제를 스토리지 관리자 데이터 레코드에 대한 참조로 사용하십시오.

스토리지 관리자 통계 레코드의 형식은 어셈블러 매크로 thlqual.SCSQMACS(CSQDQSST)에 설명됩니다.

이 데이터는 큐 관리자가 통계 간격 중에 할당, 확장, 축소, 삭제한 고정 및 가변 스토리지 풀의 수와 z/OS에 대한 GETMAIN, FREEMAIN, STORAGE 요청 수(실패한 요청 수를 포함하여)에 대한 정보를 포함합니다. 추가 정보는 감지된 스토리지 부족 조건의 횟수와 이 조건으로 인해 발생한 이상 종료 수를 포함합니다.

큐 관리자의 스토리지 사용에 대한 추가 데이터는 클래스 2 및 클래스 3 통계 추적으로 생성됩니다. 이 정보를 볼 수 있지만 그 중 일부는 IBM 전용입니다.

- 스토리지 관리자 풀 헤더 통계 레코드의 형식은 하위 유형 5 레코드에 존재하며, 어셈블러 매크로 thlqual.SCSQMACS(CSQDQSPH)에 설명됩니다.
- 스토리지 관리자 getmain 통계 레코드의 형식은 하위 유형 6 레코드에 존재하며, 어셈블러 매크로 thlqual.SCSQMACS(CSQDQSGM)에 설명됩니다.
- 스토리지 관리자 리전 통계 레코드의 형식은 하위 유형 7 레코드에 존재하며, 어셈블러 매크로 thlqual.SCSQMACS(CSQDQSRs)에 설명됩니다.

로그 관리자 데이터 레코드

이 주제를 로그 관리자 데이터 레코드 형식에 대한 참조로 사용하십시오.

로그 관리자 통계 레코드의 형식은 어셈블러 매크로 `thlqual.SCSQMACS(CSQDQJST)`에 설명됩니다.

통계에서 다음 수치가 중요합니다.

1. 로그 쓰기 요청의 총 수:

$$N_{\text{logwrite}} = \text{QJSTWRNW} + \text{QJSTWRF}$$

2. 로그 읽기 요청의 총 수:

$$N_{\text{logread}} = \text{QJSTRBUF} + \text{QJSTRACT} + \text{QJSTRARH}$$

로그 관리자 통계를 사용하여 조사할 수 있는 문제점 증상은 다음 표에 설명되어 있습니다.

<p>증상 1 QJSTWTB가 0이 아닙니다.</p> <p>원인 인스토키지 버퍼가 활성 로그에 기록되는 동안 태스크가 일시중단됩니다. 활성 로그 쓰기에 문제가 있는 것일 수 있습니다. CSQ6LOGP 내의 OUTBUFF 매개변수가 너무 작습니다.</p> <p>Action 활성 로그 쓰기에 관한 문제점을 조사하십시오. CSQ6LOGP 내 OUTBUFF 매개변수의 값을 늘리십시오.</p>
<p>증상 2 비율: $\text{QJSTWTL} / N_{\text{logread}}$ 이 1%를 초과합니다.</p> <p>원인 활성 로그에서 읽어야 하는 로그 읽기가 시작되었지만 MAXRTU 데이터 세트가 이미 할당되었기 때문에 IBM MQ가 데이터 세트를 할당할 수 없습니다.</p> <p>Action MAXRTU을 증가시키십시오.</p>
<p>증상 3 비율: $\text{QJSTRARH} / N_{\text{logread}}$ 이 (가) 정상보다 큼니다.</p> <p>원인 대부분의 로그 읽기 요청은 출력 버퍼나 활성 로그에서 나와야 합니다. 백아웃에 대한 요청을 충족시키기 위해 복구 단위 레코드는 인스토키지 버퍼, 활성 로그, 아카이브된 로그에서 읽습니다. 기간이 몇 분에 달하는 장기 실행 복구 단위에는 여러 다른 로그에 분산된 로그 레코드가 있을 수 있습니다. 이는 로그 레코드를 복구하기 위해 추가 작업을 수행해야 하므로 성능을 저하시킵니다.</p> <p>Action 복구 단위의 길이를 줄이도록 애플리케이션을 변경하십시오. 또한 활성 로그의 크기를 늘려서 단일 복구 단위가 둘 이상의 로그에 분산될 가능성을 줄일 것을 고려하십시오.</p> <p>기타 포인터 $N_{\text{logread}} / N_{\text{logwrite}}$ 비율은 얼마나 많은 작업을 백아웃해야 하는지에 대한 표시를 제공합니다.</p>

증상 4

QJSTLLCP가 시간당 10을 초과합니다.

원인

사용 중인 시스템에서는 일반적으로 시간당 10개의 체크포인트가 있을 것으로 예상합니다. QJSTLLCP 값이 이보다 크면 이는 큐 관리자의 설정 문제점을 나타냅니다.

가장 가능한 원인은 CSQ6SYSP의 LOGLOAD 매개변수가 너무 작기 때문입니다. 체크포인트를 야기하는 기타 이벤트는 활성 로그가 가득 차서 다음 활성 로그 데이터 세트로 전환될 때입니다. 로그가 너무 작은 경우 이는 빈번한 체크포인트를 유발할 수 있습니다. 로그 전환으로 야기된 체크포인트의 경우에는 QJSTLLCP 카운터가 증분되지 않습니다. 큐 관리자에 대한 JES 로그를 확인하여 비율 로그 파일이 전환되는지 판별하십시오.

Action

LOGLOAD 매개변수를 증가시키거나 필요에 따라 로그 데이터 세트의 크기를 늘리십시오.

증상 5

QJSTCmpFail > 0 또는 QJSTCmpComp가 QJSTCmpUncmp보다 훨씬 작지 않음

원인

큐 관리자가 현저하게 로그 레코드를 압축할 수 없습니다.

QJSTCmpFail은 큐 관리자가 레코드 길이 축소를 수행할 수 없는 횟수입니다. 이 수치를 QJSTCmpReq(압축 요청 수)와 비교하여 실패 수가 유효한지 확인해야 합니다.

QJSTCmpComp는 로그에 쓴 압축된 바이트의 총계이고 QJSTCmpUncmp는 압축 전의 바이트 총계입니다. 두 총계 모두 압축하기에 적합한 로그 레코드에 대해 기록된 바이트는 포함하지 않습니다. 이 수치가 유사하면 압축의 이점이 거의 없는 것입니다.

Action

로그 압축을 끄십시오. SET LOG COMPLOG(NONE) 명령을 발행하십시오. 자세한 내용은 SET LOG 명령을 참조하십시오.

참고: 시스템 시동 후에 생성된 첫 번째 통계 세트에는 인플라이트 복구 단위의 해결로 인한 중요한 로그 활동이 있을 수 있습니다.

메시지 관리자 데이터 레코드

이 주제를 메시지 관리자 데이터 레코드에 대한 참조로 사용하십시오.

메시지 관리자 통계 레코드의 형식은 어셈블러 매크로 thlqual.SCSQMACS(CSQDQMST)에 설명됩니다.

이 데이터는 여러 다른 IBM MQ API 요청 수를 제공합니다.

Data Manager 데이터 레코드

이 주제를 Data Manager 데이터 레코드 형식에 대한 참조로 사용하십시오.

Data Manager 통계 레코드의 형식은 어셈블러 매크로 thlqual.SCSQMACS(CSQDQIST)에 설명됩니다.

이 데이터는 여러 다른 오브젝트 요청의 수를 제공합니다.

버퍼 관리자 데이터 레코드

이 주제를 버퍼 관리자 데이터 레코드 형식에 대한 참조로 사용하십시오.

버퍼 관리자 통계 레코드의 형식은 어셈블러 매크로 thlqual.SCSQMACS(CSQDQPST)에 설명됩니다.

참고: 버퍼 관리자 통계 레코드는 정의된 버퍼 풀에 대해서만 작성됩니다. 버퍼 풀이 정의되어 있지만 사용되지 않으면 값이 설정되지 않고 버퍼 관리자 통계 레코드에 데이터가 포함되지 않습니다.

버퍼 풀의 효율적 관리에 대한 정보는 [287 페이지의 『버퍼 풀 관리』](#)의 내용을 참조하십시오.

통계를 해석할 때에는 이 필드의 값을 사용하여 시스템 성능을 개선할 수 있으므로 다음 요인을 고려할 것을 권장합니다.

1. QPSTSOS, QPSTDMC 또는 QPSTIMW가 0보다 크면 버퍼 풀의 크기를 늘리거나 페이지 세트를 다른 버퍼 풀에 재할당해야 합니다.

- QPSTSOS는 페이지 가져오기 요청에 사용 가능한 버퍼가 없었던 횟수입니다. QPSTSOS는 0이 아닌 경우가 있으면 IBM MQ가 서버 스트레스 상태에 있다고 표시합니다. 버퍼 풀 크기를 늘려야 합니다. 버퍼 풀 크기를 늘려도 QPSTSOS 값이 0이 되지 않으면 DASD 페이지 세트에 대한 I/O 경합이 있는 것일 수 있습니다.
 - QPSTDMC는 버퍼 풀에 쓰기 I/O를 대기하는 페이지가 95%를 넘거나 읽기 요청에 사용 가능한 버퍼 풀이 5% 미만이어서 동기식으로 수행된 업데이트 수입니다. 이 수가 0이 아니면 버퍼 풀이 너무 작은 것일 수 있으므로 버퍼 풀을 늘려야 합니다. 버퍼 풀 크기를 늘려도 QPSTDMC가 0이 되지 않으면 DASD 페이지 세트에 대한 I/O 경합이 있는 것일 수 있습니다.
 - QPSTIMW는 페이지를 동기식으로 쓴 횟수입니다. QPSTDMC가 0이면 QPSTIMW는 큐에서 쓰기 I/O를 대기하며 최소 두 체크포인트 동안 이 큐에 있었던 페이지를 찾은 횟수입니다.
2. 버퍼 풀 0 및 수명이 짧은 메시지를 포함한 버퍼 풀의 경우:

- QPSTDWT가 0이고 백분율 QPSTCBSL/QPSTNBUF는 15%를 초과해야 합니다.
QPSTDWT는 버퍼 풀에 쓰기 I/O를 대기하는 페이지가 85%를 넘거나 읽기 요청에 사용 가능한 버퍼 풀이 15% 미만이어서 비동기 쓰기 프로세서가 시작된 횟수입니다. 버퍼 풀 크기를 증가시키면 이 값이 감소해야 합니다. 그렇지 않은 경우 액세스 패턴은 넣기 및 가져오기 간의 긴 지연 중 하나입니다.
- QPSTTPW는 체크포인트 활동으로 인해 0보다 클 수 있습니다.
- QPSTRIO는 큐 관리자가 재시작한 후 페이지 세트에서 메시지를 읽고 있는 경우가 아니면 0이어야 합니다.
QPSTRIO 대 QPSTGETP 비율은 버퍼 풀 내의 페이지 검색 효율성을 표시합니다. 버퍼 풀 크기를 늘리면 이 비율이 감소하고 이에 따라 페이지 검색 효율성이 증가해야 합니다. 그렇지 않은 경우 이는 페이지가 자주 재액세스되지 않음을 나타내는 것입니다. 이는 넣은 후 나중에 검색하는 메시지 사이에 오랜 지연이 있는 트랜잭션 패턴을 내포합니다.
QPSTGETN 대 QPSTGETP 비율은 비어 있지 않은 페이지와 대조적으로 비어 있는 페이지를 요청한 횟수를 나타냅니다. 이 비율은 시스템의 성능 조정에 사용할 수 있는 값이라기 보다는 트랜잭션 패턴의 표시입니다.
- QPSTSTL의 값이 0보다 크면 이는 이전에 사용되지 않은 페이지가 현재 사용 중임을 나타내는 것입니다. 이는 메시지 비율이 증가했거나, 메시지가 이전만큼 빠르게 처리되고 있지 않거나(메시지 빌드를 유발함) 또는 더 큰 메시지가 사용되고 있기 때문일 수 있습니다.
QPSTSTL은 페이지 액세스 요청이 버퍼 풀에서 아직 페이지를 찾지 못한 횟수입니다. QPSTSTL 대 (QPSTGETP + QPSTGETN) 비율이 낮아질수록 페이지 검색 효율성은 더 높아집니다. 버퍼 풀 크기를 늘리면 이 비율이 감소해야 하지만 그렇지 않은 경우 이는 넣기와 가져오기 사이에 오랜 지연이 있다는 표시입니다.
- 최대 메시지 비율을 핸들링할 정도의 충분한 버퍼를 보유하는 것이 좋습니다.

3. 수명이 긴 메시지가 있는 버퍼 풀의 경우(버퍼 풀에 맞출 수 있는 이상의 메시지가 있음):

- (QPSTRIO+QPSTWIO)/Statistics 간격은 페이지 세트에 대한 I/O 비율입니다. 이 값이 높으면 I/O가 병렬로 이행되도록 각기 다른 볼륨에 여러 페이지 세트를 사용할 것을 고려해야 합니다.
- 메시지가 처리되는 기간 중에는(예를 들어, 메시지가 낮에 큐에 기록되고 자정에 처리되는 경우) 읽기 I/O(QPSTRIO) 수가 대략 기록된 총 페이지 수(QPSTTPW)와 같아야 합니다. 이는 기록된 모든 페이지마다 한 페이지를 읽음을 나타냅니다.

QPSTRIO가 QPSTTPW보다 훨씬 큰 경우 이는 페이지를 여러 번 읽고 있음을 나타냅니다. 이는 큐가 색인화되지 않았을 때 MQGET을 *MsgId*별로 또는 *CorrelId*별로 사용하거나 다음 가져오기를 사용하여 큐에서 메시지를 찾아보는 애플리케이션으로 인한 것일 수 있습니다.

다음 조치로 이 문제를 완화시킬 수 있습니다.

- a. 변경된 페이지 외에, 큐를 보유할 페이지가 충분하도록 버퍼 풀의 크기를 늘리십시오.
- b. *MsgId* 또는 *CorrelId*에서 색인화를 허용하는 INDXTYPE 큐 속성을 사용하고 후속 큐 스캔 필요성을 제거합니다.
- c. 애플리케이션의 디자인을 변경하여 *MsgId* 또는 *CorrelId*가 있는 MQGET의 사용을 제거하거나 찾아보기 옵션 옆에 있는 가져오기를 수행하십시오.

참고: 장기 메시지를 사용하는 애플리케이션은 일반적으로 첫번째 사용 가능한 메시지를 처리하고 MQGET를 *MsgId* or *CorrelId*와 함께 사용하지 않으며, 첫 번째 사용 가능한 메시지만 찾아봅니다.

d. 페이지 세트를 다른 버퍼 풀로 이동하여 여러 다른 애플리케이션의 메시지 간 경합을 줄이십시오.

버퍼 풀 관리

버퍼 풀을 효율적으로 관리하려면 버퍼 풀 I/O 조작에 영향을 미치는 요인 및 버퍼 풀과 연관된 통계도 고려해야 합니다.

다음 요인이 버퍼 풀 I/O 조작에 영향을 미칩니다.

- 필요한 데이터를 포함한 페이지를 버퍼 풀에서 찾을 수 없는 경우 DASD 페이지 세트에서 사용 가능한 버퍼로 페이지를 동기식으로 읽어들이십시오.
- 페이지가 업데이트될 때마다 DASD에 (잠재적으로) 쓸 페이지의 내부 큐에 페이지를 넣습니다. 이는 버퍼가 DASD에 기록될 때까지 이 페이지에 사용되는 버퍼가 다른 페이지에 사용 불가능함을 의미합니다.
- DASD에 기록하기 위해 큐에 대기된 페이지의 수가 풀에 있는 총 버퍼 수의 85%를 초과하면 DASD에 버퍼를 넣기 위해 비동기 쓰기 프로세서가 시작됩니다.

이와 마찬가지로, 페이지 가져오기 요청에 사용 가능한 버퍼의 수가 풀에 있는 총 버퍼 수의 15% 미만이면 쓰기 I/O 조작을 수행하기 위해 비동기 쓰기 프로세서가 시작됩니다.

DASD에 기록하기 위해 큐에 대기된 페이지의 수가 풀에 있는 총 버퍼 수의 75%까지 되면 쓰기 프로세서가 중지됩니다.

- DASD에 기록하기 위해 큐에 대기된 페이지의 수가 풀에 있는 총 버퍼 수의 95%를 초과하는 경우에는 모든 업데이트 시 페이지가 DASD에 동기식으로 기록됩니다.

이와 마찬가지로, 페이지 가져오기 요청에 사용 가능한 버퍼 수가 풀에 있는 총 버퍼 수의 5% 미만이면 모든 업데이트 시 페이지가 DASD에 동기식으로 기록됩니다.

- 페이지 가져오기 요청에 사용 가능한 버퍼 수가 0에 도달한 적이 있으면 비동기 쓰기 프로세서가 완료될 때까지 이 조건에 맞는 트랜잭션이 일시중단됩니다.
- 페이지가 자주 업데이트되는 경우 페이지는 대부분의 시간을 DASD에 기록될 때까지 대기하는 페이지의 큐에서 소모합니다. 이 큐는 최근 사용 빈도가 가장 낮기 때문에 이 최근 최소 사용 큐에 있는 자주 업데이트된 페이지는 DASD에 결코 기록되지 않을 수 있습니다. 이러한 이유로, 업데이트 시에 페이지가 최소 두 체크포인트 동안 DASD 큐에 대한 쓰기 조작을 대기하고 있으면 이 페이지가 DASD에 동기식으로 기록됩니다. 업데이트는 체크포인트 시에 발생하며 비동기 쓰기 프로세서가 완료될 때까지 일시중단됩니다.

이 알고리즘의 목적은 시스템 로드로 인해 버퍼 풀 사용이 스트레스 상황에 처한 경우에 시스템이 기능할 수 있도록 하면서 페이지가 버퍼 풀 메모리에 소모하는 시간을 최대화하는 것입니다.

잠금 관리자 데이터 레코드

이 주제를 잠금 관리자 데이터 레코드 형식에 대한 참조로 사용하십시오.

잠금 관리자 통계 레코드의 형식은 어셈블러 매크로 `thlqual.SCSQMACS(CSQDQLST)`에 설명됩니다.

다음 정보에 대한 데이터가 레코드에 포함됩니다.

- 잠금 가져오기 요청 및 잠금 해제 요청의 수.
- 요청한 잠금이 이미 보유되었다고 판별된 잠금 가져오기 요청의 횟수.

Db2 관리자 데이터 레코드

Db2 관리자 데이터 레코드 형식에 대한 참조로 이 토픽을 사용하십시오.

Db2 관리자 통계 레코드의 형식은 다음 표와 어셈블러 매크로 `thlqual.SCSQMACS(CSQDQ5ST)` 및 C 헤더 파일 `thlqual.SCSQC370(CSQDSMFC)`에 설명됩니다. C의 필드 이름은 모두 소문자입니다(예를 들어, `q5st`, `q5stid`).

큐 관리자가 큐 공유 그룹의 멤버로 시작되지 않은 경우 이 레코드에 데이터가 기록되지 않습니다.

표 36. Db2 통계 레코드(Q5ST)					
오프셋: 10진수	오프셋: 16진수	유형	길이	이름	설명
0	0	구조	668	Q5ST	Db2 관리자 통계
0	0	비트 열	2	Q5STID	제어 블록 ID

표 36. Db2 통계 레코드(Q5ST) (계속)

오프셋: 10진수	오프셋: 16진수	유형	길이	이름	설명
2	2	정수	2	Q5STLL	제어 블록 길이
4	4	문자	4	Q5STEYEC	제어 블록 아이 캐치
8	8	문자	660	Q5STZERO	수시로 지워진 QMST 부분
8	8	정수	4	NUMTASK	서버 태스크 수
12	C	정수	4	ACTTASK	활성 서버 태스크 수
16	10	정수	4	CONNCNT	연결 요청 수
20	14	정수	4	DISCCNT	연결 해제 요청 수
24	18	정수	4	DHIGMAX	최대 요청 큐 용량
20	1C	정수	4	ABNDCNT	Db2SRV 태스크 이상 종료 수
32	20	정수	4	REQUCNT	큐에 다시 넣은 요청의 수
36	24	정수	4	DEADCNT	교착 상태 제한시간 종료 수
40	20	정수	4	DELECNT	삭제 요청 수
44	2C	정수	4	LISTCNT	나열 요청 수
48	30	정수	4	READCNT	읽기 요청 수
52	34	정수	4	UPDCNT	업데이트 요청 수
56	38	정수	4	WRITCNT	쓰기 요청 수
60	3C	정수	4	SCSSEL	SCST(공유 채널 상태) 선택
64	40	정수	4	SCSINS	SCST 삽입
68	44	정수	4	SCSUPD	SCST 업데이트
72	48	정수	4	SCSDEL	SCST 삭제
76	4C	정수	4	SSKSEL	SSKT(공유 동기 키) 선택
80	50	정수	4	SSKINS	SSKT 삽입
84	54	정수	4	SSKDEL	SSKT 삭제
88	58	정수	4	SCSBFTS	SCST 너무 작은 버퍼 횟수
92	5C	정수	4	SCSMAXR	SCST 조회의 최대 행
96	60	정수	4	* (2)	예약됨
104	68	문자	8	DELETCUW	누적 STCK 차이 - 스레드 삭제
112	70	문자	8	DELETMXW	최대 STCK 차이 - 스레드 삭제
120	78	문자	8	DELESCUW	누적 STCK 차이 - SQL 삭제
128	80	문자	8	DELESMXW	최대 STCK 차이 - SQL 삭제
136	88	문자	8	LISTTCUW	누적 STCK 차이 - 스레드 목록
144	90	문자	8	LISTTMXW	최대 STCK 차이 - 스레드 목록
152	98	문자	8	LISTSCUW	누적 STCK 차이 - SQL 목록
160	A0	문자	8	LISTSMXW	최대 STCK 차이 - SQL 목록

표 36. Db2 통계 레코드(Q5ST) (계속)

오프셋: 10진수	오프셋: 16진수	유형	길이	이름	설명
168	A8	문자	8	READTCUW	누적 STCK 차이 - 스레드 읽기
176	B0	문자	8	READTMXW	최대 STCK 차이 - 스레드 읽기
184	B8	문자	8	READSCUW	누적 STCK 차이 - SQL 읽기
192	C0	문자	8	READSMXW	최대 STCK 차이 - SQL 읽기
200	C8	문자	8	UPDTTCUW	누적 STCK 차이 - 스레드 업데이트
208	D0	문자	8	UPDTTMXW	최대 STCK 차이 - 스레드 업데이트
216	D8	문자	8	UPDTSCUW	누적 STCK 차이 - SQL 업데이트
224	E0	문자	8	UPDTSMXW	최대 STCK 차이 - SQL 업데이트
232	E8	문자	8	WRITTCUW	누적 STCK 차이 - 스레드 쓰기
240	F0	문자	8	WRITTMXW	최대 STCK 차이 - 스레드 쓰기
248	F8	문자	8	WRITSCUW	누적 STCK 차이 - SQL 쓰기
256	100	문자	8	WRITSMXW	최대 STCK 차이 - SQL 쓰기
264	108	문자	8	SCSSTCUW	누적 STCK 차이 - 스레드 선택
272	110	문자	8	SCSSTMXW	최대 STCK 차이 - 스레드 선택
280	118	문자	8	SCSSSCUW	누적 STCK 차이 - SQL 선택
288	120	문자	8	SCSSSMXW	최대 STCK 차이 - SQL 선택
296	128	문자	8	SCSITCUW	누적 STCK 차이 - 스레드 삽입
304	130	문자	8	SCSITMXW	최대 STCK 차이 - 스레드 삽입
312	138	문자	8	SCSISCUW	누적 STCK 차이 - SQL 삽입
320	210	문자	8	SCSISMXW	최대 STCK 차이 - SQL 삽입
328	148	문자	8	SCSUTCUW	누적 STCK 차이 - 스레드 업데이트
336	150	문자	8	SCSUTMXW	최대 STCK 차이 - 스레드 업데이트
344	158	문자	8	SCSUSCUW	누적 STCK 차이 - SQL 업데이트
352	160	문자	8	SCSUSMXW	최대 STCK 차이 - SQL 업데이트
360	168	문자	8	SCSDTCUW	누적 STCK 차이 - 스레드 삭제
368	170	문자	8	SCSDTMXW	최대 STCK 차이 - 스레드 삭제
376	178	문자	8	SCSDSCUW	누적 STCK 차이 - SQL 삭제
384	180	문자	8	SCSDSMXW	최대 STCK 차이 - SQL 삭제
392	188	문자	8	SSKSTCUW	누적 STCK 차이 - 스레드 선택
400	190	문자	8	SSKSTMXW	최대 STCK 차이 - 스레드 선택
408	198	문자	8	SSKSSCUW	누적 STCK 차이 - SQL 선택
416	1A0	문자	8	SSKSSMXW	최대 STCK 차이 - SQL 선택
424	1A8	문자	8	SSKITCUW	누적 STCK 차이 - 스레드 삽입
432	1B0	문자	8	SSKITMXW	최대 STCK 차이 - 스레드 삽입

표 36. Db2 통계 레코드(Q5ST) (계속)

오프셋: 10진수	오프셋: 16진수	유형	길이	이름	설명
440	1B8	문자	8	SSKISCUW	누적 STCK 차이 - SQL 삽입
448	1C0	문자	8	SSKISMXW	최대 STCK 차이 - SQL 삽입
456	1C8	문자	8	SSKDTCUW	누적 STCK 차이 - 스레드 삭제
464	1D0	문자	8	SSKDTMXW	최대 STCK 차이 - 스레드 삭제
472	1D8	문자	8	SSKDSCUW	누적 STCK 차이 - SQL 삭제
480	1E0	문자	8	SSKDSTMXW	최대 STCK 차이 - SQL 삭제
488	1E8	정수	4	LMSSEL	Db2 BLOB 읽기 요청 수
492	1EC	정수	4	LMSINS	Db2 BLOB 삽입 요청 수
496	1F0	정수	4	LMSUPD	Db2 BLOB 업데이트 요청 수
500	1F4	정수	4	LMSDEL	Db2 BLOB 삭제 요청 수
504	1F8	정수	4	LMSLIS	Db2 BLOB 나열 요청 수
508	IFC	64비트 정수	8	LMSSTCUW	모든 스레드 읽기 BLOB 요청의 총 경과 시간
516	204	64비트 정수	8	LMSSTMXW	스레드 읽기 BLOB 요청의 최대 경과 시간
524	20C	64비트 정수	8	LMSSSCUW	모든 SQL 읽기 BLOB 요청의 총 경과 시간
532	214	64비트 정수	8	LMSSTMXW	SQL 읽기 BLOB 요청의 최대 경과 시간
540	21C	64비트 정수	8	LMSITCUW	모든 스레드 삽입 BLOB 요청의 총 경과 시간
548	224	64비트 정수	8	LMSITMXW	스레드 삽입 BLOB 요청의 최대 경과 시간
556	22C	64비트 정수	8	LMSISCUW	모든 SQL 삽입 BLOB 요청의 총 경과 시간
564	234	64비트 정수	8	LMSISMXW	SQL 삽입 BLOB 요청의 최대 경과 시간
572	23C	64비트 정수	8	LMSUTCUW	모든 스레드 업데이트 BLOB 요청의 총 경과 시간
580	244	64비트 정수	8	LMSUTMXW	스레드 업데이트 BLOB 요청의 최대 경과 시간
588	24C	64비트 정수	8	LMSUSCUW	모든 SQL 업데이트 BLOB 요청의 총 경과 시간
596	254	64비트 정수	8	LMSUSMXW	SQL 업데이트 BLOB 요청의 최대 경과 시간
604	25C	64비트 정수	8	LMSDTCUW	모든 스레드 삭제 BLOB 요청의 총 경과 시간
612	264	64비트 정수	8	LMSDTMXW	스레드 삭제 BLOB 요청의 최대 경과 시간
620	26C	64비트 정수	8	LMSDSCUW	모든 SQL 삭제 BLOB 요청의 총 경과 시간
628	274	64비트 정수	8	LMSDSMXW	SQL 삭제 BLOB 요청의 최대 경과 시간
636	27C	64비트 정수	8	LMSLTCUW	모든 스레드 목록 BLOB 요청의 총 경과 시간
644	284	64비트 정수	8	LMSLTMXW	스레드 목록 BLOB 요청의 최대 경과 시간
652	28C	64비트 정수	8	LMSLSCUW	모든 SQL 목록 BLOB 요청의 총 경과 시간
660	294	64비트 정수	8	LMSLSMXW	SQL 목록 BLOB 요청의 최대 경과 시간

데이터는 Db2 자원 관리자가 지원하는 각 요청 유형에 대한 수를 포함합니다. 각 요청 유형마다 최대 및 누적 경과 시간이 다음에 대해 보존됩니다.

- 전체적으로 Db2 자원 관리자에서 소모한 시간(스레드 시간이라 부름).

- 요청의 RRSF 및 SQL 부분을 수행하는 데 소모한 시간(SQL 시간이라는 스레드 시간의 서버세트).

다음에 대한 정보도 제공됩니다.

- 첨부된 서버 태스크의 수.
- 서버 태스크에 대한 최대 전체 요청 용량.
- 비정상적으로 종료된 서버 태스크 요청의 횟수.

비정상 종료 수가 0이 아니면 비정상 종료로 인해 다른 서버 태스크로 리큐된 큐에 있는 요청의 수를 나타내는 리큐 수가 제공됩니다.

평균 스레드 시간이 평균 SQL 시간보다 현저하게 큰 경우 이는 스레드 요청이 서버 태스크가 요청의 SQL 파트를 처리하기를 대기하는 데 과도한 시간을 소모하고 있음을 나타내는 것일 수 있습니다. 이러한 경우에는 DHIGMAX 필드를 조사하고 값이 1보다 크면 CSQ6SYSP 시스템 매개변수 매크로의 QSGDATA 매개변수에 지정된 Db2 서버 태스크 수를 늘릴 것을 고려하십시오.

커플링 기능 관리자 데이터 레코드

이 주제를 커플링 기능 관리자 데이터 레코드 형식에 대한 참조로 사용하십시오.

커플링 기능 관리자 통계 레코드 형식은 다음의 테이블 및 어셈블러 매크로 THLQUAL에 설명되어 있습니다. SCSQMACS(CSQDQEST) 및 C 헤더 파일 THLQUAL.SCSQC370(CSQDSMFC). C의 필드 이름은 모두 소문자입니다(예를 들어, qest, qestid).

큐 관리자가 큐 공유 그룹의 멤버로 시작되지 않은 경우 이 레코드에 데이터가 기록되지 않습니다.

표 37. 커플링 기능 통계 레코드(QEST)					
오프셋: 10 진수	오프셋: 16 진수	유형	길이	이름	설명
0	0	구조	4104	QEST	CF 관리자 통계
0	0	비트 열	2	QESTID	제어 블록 ID
2	2	정수	2	QESTLL	제어 블록 길이
4	4	문자	4	QESTEYEC	제어 블록 아이 캐치
8	8	문자	4096	QESTZERO	수시로 지워진 QEST 부분
8	8	문자	64	QESTSTUC (0:63)	배열(구조당 한 항목)
8	8	문자	12	QESTSTR	구조 이름
20	14	정수	4	QESTSTRN	구조 번호
24	18	정수	4	QESTCSEC	IXLLSTE 호출의 수
20	1C	정수	4	QESTCMEC	IXLLSTM 호출의 수
32	20	문자	8	QESTSSTC	IXLLSTE 호출을 수행하는 데 소모한 시간
40	20	문자	8	QESTMSTC	IXLLSTM 호출을 수행하는 데 소모한 시간
48	30	정수	4	QESTRSEC	IXLLSTE 리드라이브 수
52	34	정수	4	QESTRMEC	IXLLSTM 리드라이브 수
56	38	정수	4	QESTSFUL	구조 가득 참 수
60	3C	정수	4	QESTMNUS	사용 중인 최대 항목 수
64	40	정수	4	QESTMLUS	사용 중인 최대 요소 수
68	44	문자	4	*	예약됨

표 37. 커플링 기능 통계 레코드(QEST) (계속)					
오프셋: 10 진수	오프셋: 16 진수	유형	길이	이름	설명
4104	1008	문자	0	*	제어 블록의 끝

데이터는 큐 관리자가 통계 간격 중에 연결할 수 있는 CSQ_ADMIN 구조를 포함한 각 커플링 기능 목록 구조에 대한 정보를 포함합니다. 각 구조에 대한 정보는 다음과 같습니다.

- IXLLSTE 및 IXLLSTM 요청의 누적 경과 시간.
- 제한시간 초과로 인해 요청을 재시도해야 했던 횟수.
- '구조 가득 참' 조건이 발생한 횟수.

토픽 관리자 데이터 레코드

이 주제를 토픽 관리자 데이터 레코드 형식에 대한 참조로 사용하십시오.

토픽 관리자 통계 레코드의 형식은 다음 표와 어셈블러 매크로 thlqual.SCSQMACS(CSQDQTST) 및 C 헤더 파일 thlqual.SCSQC370(CSQDSMFC)에 설명됩니다. C의 필드 이름은 모두 소문자입니다(예를 들어, qtst, qtstid).

표 38. 토픽 관리자 통계 레코드(QTST)					
오프셋: 10 진수	오프셋: 16 진수	유형	길이	이름	설명
0	0	구조	96	QTST	토픽 관리자 통계
0	0	비트 열	2	QTSTID	제어 블록 ID
2	2	정수	2	QTSTLL	제어 블록 길이
4	4	문자	4	TESTEYEC	제어 블록 아이 캐처
8	8	문자	88	QTSTZERO	수시로 지워진 QTST 부분
8	8	정수	4	QTSTSTOT	총 구독 요청
12	0C	정수	4	QTSTSDUR	지속 가능 구독 요청
16	10	정수	4	QTSTSHIG (1:3)	구독 고수위 표시 배열(API, ADMIN, PROXY)
20	1C	정수	4	QTSTSLOW (1:3)	구독 저수위 표시 배열(API, ADMIN, PROXY)
40	20	정수	4	QTSTSEXP	만기된 구독
44	2C	정수	4	QTSTTMSG	Sub 큐에 넣은 총 메시지
48	30	정수	4	QTSTSPHW	단일 발행 구독자 고수위 표시
52	34	정수	4	QTSTPTOT (1:3)	총 발행 요청(API, ADMIN, PROXY)
64	40	정수	4	QTSTPTHI	총 발행 고수위 표시
68	44	정수	4	QTSTPTLO	총 발행 저수위 표시
72	48	정수	4	QTSTPNOS	구독자가 없는 발행 수
76	4C	정수	4	*	예약됨
80	50	비트 열	8	QTSTETHW	발행 시 경과 시간 HW
88	58	비트 열	8	QTSTETTO	발행 시 경과 시간 총계

커플링 기능 관리자 SMDS 데이터 레코드

이 주제를 커플링 기능 관리자 공유 메시지 데이터 세트(SMDS) 데이터 레코드 형식에 대한 참조로 사용하십시오.

커플링 기능 관리자 공유 메시지 데이터 세트(SMDS) 통계 레코드의 형식은 어셈블러 매크로 `thlqual.SCSQMACS(CSQDQESD)`, C 헤더 파일 `thlqual.SCSQC370(CSQDSMFC)`, IBM MQ SupportPac [MP1B](#)에 설명됩니다.

이 통계는 소유한 공유 메시지 데이터 세트의 이용, 공유 메시지 데이터 세트 그룹의 I/O 활동, SMDS 버퍼 이용에 대한 정보를 제공합니다.

큐 관리자가 큐 공유 그룹의 멤버로 시작되지 않은 경우 이 레코드에 데이터가 기록되지 않습니다.

채널 시작기의 SMF 레코드 레이아웃

채널 회계 데이터(SMF 유형 116, 하위 유형 10) 및 채널 시작기 통계 데이터(SMF 유형 115, 하위 유형 231 레코드)의 레이아웃을 이 주제에서 설명됩니다.

CHINIT에 대한 SMF 데이터 처리

SMF에 기록된 데이터는 표준 삼중항 형식입니다.

회계 데이터 SMF 유형 116, 하위 유형 10

표준 SMF 헤더입니다.

삼중항은 `csqdqws5.macro` 및 `csqdsmfc.h`의 `qws5`로 맵핑되며 레이아웃은 다음과 같습니다.

- QWHS까지의 4바이트 오프셋
- 2바이트 길이의 QWHS
- QWHS의 2바이트 인스턴스 수
- QCST까지의 4바이트 오프셋
- 2바이트 길이의 QCST
- QCST의 2바이트 인스턴스 수

맵핑된 QWHS는 `csqdqwhs.macro` 및 `csqdsmfc.h`로 맵핑되며 다음 키 필드를 보유하고 있습니다.

- `qwhsnda` 1바이트, 자체 정의 절의 수.
- `qwhssmfc` 1비트. 켜진 경우 이 간격에 대한 정보를 포함하는 여러 SMF 레코드가 있습니다. 꺼져 있으면 이 레코드가 마지막 또는 유일한 레코드입니다.
- STCK 형식의 `Qwhstime` 8바이트. 간격 시작의 로컬 시간.
- STCK 형식의 `qwhsdurn` 8바이트. 간격 시작에서 간격 끝까지의 기간.
- STCK 형식의 `Qwhsstck` 8바이트. GMT의 간격 끝.

QCST는 `csqdsmfc.h` 및 `csqdqcst.macro`로 맵핑됩니다.

통계 데이터 SMF 유형 115, 하위 유형 231

표준 SMF 헤더입니다.

삼중항은 `csqdqwsx.macro` 및 `csqdsmfc.h`의 `qwsx`로 맵핑되며 레이아웃은 다음과 같습니다.

- QWHS까지의 4바이트 오프셋
- 2바이트 길이의 QWHS
- QWHS의 2바이트 인스턴스 수

CHINIT 제어 정보, 채널 수. `csqdsmfc.h` 및 `csqdqcct.macro`: 에 의해 맵핑됩니다.

- QCCT까지의 4바이트 오프셋
- 2바이트 길이의 QCCT
- QCCT의 2바이트 인스턴스 수

디스패처 태스크는 CSQDQCTA 매크로에서의 QCT_DSP 구조 및 csqdsmfc.h에 의해 맵핑됩니다.

- QCT_DSP까지의 4바이트 오프셋
- 2바이트 길이의 QCT_DSP
- QCT_DSP의 2바이트 인스턴스 수

어댑터 태스크는 CSQDQCTA 매크로의 QCT_ADP 구조 및 csqdsmfc.h에 의해 맵핑됩니다.

- QCT_ADP까지의 4바이트 오프셋
- 2바이트 길이의 QCT_ADP
- QCT_ADP의 2바이트 인스턴스 수

SSL 태스크는 CSQDQCTA 매크로의 QCT_SSL 구조 및 csqdsmfc.h에 의해 맵핑됩니다.

- QCT_SSL까지의 4바이트 오프셋
- 2바이트 길이의 QCT_SSL
- QCT_SSL의 2바이트 인스턴스 수

DNS 태스크는 CSQDQCTA 매크로의 QCT_DNS 구조 및 csqdsmfc.h에 의해 맵핑됩니다.

- QCT_DNS까지의 4바이트 오프셋
- 2바이트 길이의 QCT_DNS
- QCT_DNS의 2바이트 인스턴스 수

일반적으로 한 레코드에 모든 데이터가 포함되어 있습니다. 많은 수의 디스패처, 어댑터 또는 SSL 태스크가 있으면 둘 이상의 레코드로 데이터가 분산됩니다.

이러한 경우에는 디스패처의 인스턴스 수가 0이 될 수 있으며 TCB 그룹에 대한 정보가 여러 레코드로 분산될 수 있습니다. 예를 들어, 인스턴스 수는 다음과 같을 수 있습니다.

표 39. 예 데이터		
개수	첫 번째 레코드	마지막 레코드
QWHS	1	1
QCCT	1	0
QDSP	50	5
QADP	0	10
QSSL	0	3
QDNS	0	1

이 예는 SMF 간격 내에 55개의 디스패처 TCB가 있었음을 보여줍니다.

qwhs.qwhssmfc 필드는 연속을 표시합니다. 비트가 켜진 경우 이 간격에 대한 정보를 포함하는 여러 SMF 레코드가 있습니다. 이 비트가 꺼져 있으면 이 레코드가 마지막 또는 유일한 레코드입니다.

채널 시작기 통계 데이터 레코드

이 주제를 채널 시작기 통계 데이터 레코드에 대한 참조로 사용하십시오.

채널 시작기 통계 데이터 레코드의 형식은 두 부분으로 이루어집니다.

- 첫 번째 부분은 어셈블러 매크로 th1qual.SCSQMACS (CSQDQCCT)에 설명된 채널 시작기 제어 정보 블록입니다. 추가 정보는 295 페이지의 『채널 시작기 제어 정보 블록』의 내용을 참조하십시오.
- 두 번째 부분은 어셈블러 매크로 th1qual.SCSQMACS (CSQDQCTA)에 설명된 채널 시작기 태스크 블록입니다.

채널 시작기 태스크 블록은 CHINIT 내의 네 가지 태스크 유형에 대한 정보를 포함합니다. 추가 정보는 다음을 참조하십시오.

- 296 페이지의 『디스패처 태스크』
- 296 페이지의 『어댑터 태스크』

- 297 페이지의 『DNS(Domain Name Server) 태스크』
- 298 페이지의 『SSL 태스크』

각 태스크는 다음을 포함합니다.

- 간격 중 태스크가 활성화된 경과 시간(*qctelmtm*)
- 간격 중 사용된 CPU 시간(*qctcptm*)
- 간격 중 이 태스크의 총 대기 시간(*qctwtmtm*)
- 간격의 요청 수(*qctreqn*)

이 정보를 사용하여 태스크의 사용 빈도를 확인하고 분석을 바탕으로 더 많은 태스크를 추가해야 하는지 여부를 판별할 수 있습니다.

SSL 및 DNS 태스크의 경우 가장 긴 요청의 지속 기간(*qctlgdu*, *qctlsdu*) 및 발생한 시간(*qctlgdm*, *qctlsdm*)도 포함됩니다.

이는 채널 요청에 시간이 오래 소요된 시기를 식별하는 데 유용할 수 있습니다. 예를 들어, 엔터프라이즈 외부의 서버로 가는 DNS 검색 요청은 밀리초 단위가 아닌 초 단위의 시간이 소요됩니다.

다음 태스크의 예 회계 데이터는 IBM MQ SupportPac MP1B를 사용하여 형식화되었습니다.

두 부분 모두 C 프로그래밍 언어 헤더 파일 `thlqual.SCSQC370(CSQDSMFC)`에 설명되어 있습니다. C의 필드 이름은 모두 소문자입니다(예를 들어, *qcct*, *qct_adp*).

채널 시작기 제어 정보 블록

이 주제를 채널 시작기 제어 정보 블록에 대한 참조로 사용하십시오.

채널 시작기 제어 정보 블록은 다음을 포함하여 이 CHINIT에 대한 기본 정보를 포함합니다.

- CHINIT 작업 이름(*qcctjobn*)
- QSG에 있는 경우 QSG 이름(*qcctqsgn*)
- 현재 채널의 사용된 최대 수(*qcctnocc*)
- 활성화 채널의 사용된 최대 수(*qcctnoac*)
- MAXCHL - 허용된 최대 현재 채널(*qcctmxcc*)
- ACTCHL - 허용된 최대 활성화 채널(*qcctmxac*)
- TCPCHL - 허용된 최대 TCP/IP 채널(*qcctmxtp*)
- LU62CHL - 허용된 최대 LU62 채널(*qcctmxlu*)
- 확장된 개인용 영역에서 CHINIT가 사용하는 스토리지(*qcctstus*). 이 정보는 CHINIT 작업 로그의 [CSQX004I](#) 메시지를 통해서도 제공됩니다.

이 정보를 사용하여 활성화 채널의 수가 구성된 최대값에 도달하는지 확인할 수 있습니다. 현재 및 활성화 채널의 수는 레코드가 작성되었을 때의 값임에 유의하십시오. 따라서 두 간격 사이에 이 활성화 채널 수 이상이 있을 수 있습니다.

SMF 데이터의 채널 정보

다음은 SMF 데이터의 채널 정보 예입니다.

```
MVCA, MQPV, 2014/03/18, 13:00:00, VRM:800,
From 2014/03/18,12:45:00.015222 to 2014/03/18,13:00:00.083630 duration 900.068408 seconds
Peak number used of current channels..... 1
Peak number used of active channels ..... 1
MAXCHL. Max allowed current channels.....9999
ACTCHL. Max allowed active channels.....9999
TCPCHL. Max allowed TCP/IP channels.....9999
LU62CHL. Max allowed LU62 channels..... 200
Storage used by Chinit..... 436MB
```

스토리지 사용량을 모니터링하고 값이 증가 추세인지 확인할 수 있습니다. 사용한 총계가 사용 가능한 스토리지 총계에 도달하면 스토리지가 부족할 수 있으므로 더 많은 채널을 지원하지 못할 수 있습니다.

활성 현재 채널의 수가 최대 채널 수를 초과하는 추세인 경우 최대 채널 수를 늘려야 할 수 있습니다.

디스패처 태스크

디스패처 태스크의 예 데이터 및 데이터 해석 방법에 대한 정보입니다.

예 데이터

Task	Type	Requests	Busy %	CPU used, Seconds	CPU %	"avg CPU", uSeconds	"avg ET", uSeconds
0	DISP	26587	0.4	0.592463	0.1	22	127
1	DISP	26963	0.3	0.588092	0.1	22	112
2	DISP	864329	2.7	2.545668	0.3	3	28
3	DISP	26875	0.4	0.590825	0.1	22	120
4	DISP	26874	0.4	0.603285	0.1	22	123
Summ	DISP	971628	0.8	4.920332	0.1	5	38

예 데이터는 5개의 디스패처가 있음을 보여줍니다. 한 채널이 한 디스패처와 연관되어 있고 모든 디스패처로 작업이 분산됩니다. 이 예는 한 디스패처가 다른 디스패처보다 더 많은 요청을 처리 중임을 보여줍니다. 일부 채널이 중지될 수 있어서 디스패처가 더 적은 채널을 처리 중이고 일부 채널은 다른 채널보다 더 분주할 수 있으므로 이는 정상적인 것입니다.

- CPU의 4.9초가 디스패처에 사용되었습니다.
- 평균 요청은 CPU의 5마이크로초를 사용하고 38마이크로초 경과 시간이 소요되었습니다.
- 디스패처는 통신 네트워크로 데이터를 보내고 받는 데 사용되며 이는 일반적으로 외부 이벤트에 종속되지 않습니다. 따라서 평균 경과 시간은 평균 CPU 사용 시간에 근접해야 합니다. CHINIT가 CPU 부족으로 지연되면 CHINIT가 CPU로 인해 지연되지 않을 때와 비교하여, 평균 경과 시간 대 평균 CPU 시간 비율이 훨씬 더 커질 수 있습니다.
- 요청별 사용한 CPU 평균은 메시지 트래픽에 따라 다릅니다. 예를 들어, 더 큰 메시지가 작은 메시지보다 더 많은 CPU를 사용합니다.

필드는 다음으로부터 계산됩니다.

- 지속 기간: qwhs.qwhsdurn
- 요청: qctreqn
- 사용 중 %: qcteltm 및 지속 기간
- 사용한 CPU: qctcptm
- CPU %: qctcptm 및 지속 기간
- 평균 CPU: qctcptm 및 qctreqn
- 평균 ET: qcteltm 및 qctreqn

일반적으로 디스패처 수는 LPAR의 프로세서 수 이하여야 합니다. LPAR의 프로세서보다 디스패처 수가 더 많으면 CPU 자원을 두고 서로 경쟁할 수 있습니다. 시스템 성능 조정에 대한 자세한 정보는 [SupportPac MP16](#)의 내용을 참조하십시오.

채널은 디스패처에 대한 연관관계가 있어서 일부 디스패처는 다른 디스패처보다 더 많은 요청을 처리할 수 있습니다.

ALTER QMGR CHIDISPS() 명령을 사용하여 사용되는 디스패처 수를 변경할 수 있습니다. 변경사항은 다음 번에 CHINIT가 시작될 때 적용됩니다.

어댑터 태스크

어댑터 태스크의 예 데이터 및 데이터 해석 방법에 대한 정보입니다.

예 데이터

Task	Type	Requests	Busy %	CPU used, Seconds	CPU %	"avg CPU", uSeconds	"avg ET", uSeconds
0	ADAP	470297	10.2	41.290670	4.6	88	194
1	ADAP	13907	0.6	1.589428	0.2	114	365
2	ADAP	2517	0.2	0.185325	0.0	74	746

3, ADAP,	1095,	0.1,	0.085774,	0.0,	78,	907
4, ADAP,	535,	0.1,	0.040743,	0.0,	76,	947
5, ADAP,	220,	0.0,	0.016228,	0.0,	74,	1175
6, ADAP,	82,	0.0,	0.005521,	0.0,	67,	1786
7, ADAP,	80,	0.0,	0.004248,	0.0,	53,	1160
Summ, ADAP,	488733,	1.4,	43.217938,	0.6,	88,	205

필드는 다음으로부터 계산됩니다.

- 지속 기간: qwhs.qwhsdurn
- 요청: qctreqn
- 사용 중 %: qcteltm 및 지속 기간
- 사용한 CPU: qctcptm
- CPU %: qctcptm 및 지속 기간
- 평균 CPU: qctcptm 및 qctreqn 평균
- ET: qcteltm 및 qctreqn

이 예는 8개의 어댑터 태스크가 있었음을 보여줍니다.

어댑터 번호 0

- 대다수의 요청(488733 중에서 470297)을 처리함
- 간격의 10.2% 동안 사용됨
- CPU의 41.3초를 사용함

전체

요청별 평균 CPU는 CPU의 88마이크로초이고 205마이크로초를 소모함

어댑터는 IBM MQ 요청을 처리합니다. 일부 요청은 예를 들어, 커밋 중 로그 I/O를 대기할 수 있으므로 요청별 평균 경과 시간이 거의 의미가 없습니다.

IBM MQ 요청이 작성될 때 첫 번째 여유 어댑터 태스크가 사용됩니다.

- 거의 사용한 적이 없는(1% 미만 사용) 어댑터가 최소 하나이면 충분한 어댑터가 있는 것입니다.
- 사용하지 않은 어댑터가 최소 하나이면 충분한 어댑터가 정의되어 있는 것입니다.
- 모든 어댑터가 사용되었으면 더 많은 어댑터를 할당해야 할 수 있습니다.
- 모든 어댑터를 사용했으며 이 어댑터가 모두 대부분의 간격에 사용된 경우에는 더 많은 어댑터를 할당해야 합니다.

ALTER QMGR CHIADAPS() 명령을 사용하여 사용되는 어댑터 수를 변경할 수 있습니다. 변경사항은 다음 번에 CHINIT가 시작될 때 적용됩니다.



주의: 작은 큐 세트에서 활동하는 어댑터가 너무 많은 경우 큐 관리자 내에서 경합해야 할 수 있습니다.

관련 정보

ALTER QMGR

DNS(Domain Name Server) 태스크

DNS 태스크의 예 데이터 및 데이터 해석 방법에 대한 정보입니다.

Task, date,	Type,	Requests, time	Busy %,	CPU used, Seconds,	CPU %,	"avg CPU", uSeconds,	"avg ET", uSeconds,	longest, uSeconds,
0,	DNS,	14002,	0.0,	0.122578,	0.0,	9,	11,	463, 2014/03/18,
12:56:33.987671								
Summ,	DNS,	14002,	0.0,	0.122578,	0.0,	9,	11,	463, 2014/03/18,
12:56:33.987671								

CHINIT는 단일 DNS 태스크를 사용합니다. 이 예는 태스크가 14002개의 요청을 처리했으며 평균적으로 요청은 CPU의 9마이크로초를 사용했고 경과 시간은 11마이크로초를 소모했음을 보여줍니다.

가장 긴 DNS 요청은 463마이크로초를 소모했으며 12:56:33 로컬 시간에 발생했습니다.

필드는 다음으로부터 계산됩니다.

- 지속 기간: qwhs.qwhsdurn
- 요청: qctreqn
- 사용 중 %: qcteltm 및 지속 기간
- 사용한 CPU: qctcptm
- CPU %: qctcptm 및 지속 기간
- 평균 CPU: qctcptm 및 qctreqn
- 평균 ET: qcteltm 및 qctreqn
- 최장: qctlgdu
- 최장 시기: qctlgtm

DNS 태스크는 엔터프라이즈 외부로 나가서 이름과 연관된 IP 주소를 찾을 수 있습니다. 평균 경과 시간이 사용된 평균 CPU 시간보다 현저하게 많은 경우 몇 가지 긴 요청이 있는 것일 수 있습니다.

가장 긴 요청 시간의 값을 허용할 수 없으면 네트워크 팀과 함께 작업하여 긴 요청이 있는 원인을 조사해야 합니다. 연결에 유효하지 않은 이름이 있을 수도 있습니다.

DNS 태스크가 지속 기간의 25% 동안 사용 중인 경우 추가 원인을 조사할 것을 고려하십시오.

참고: DNS 검색이 아닌 DNS 태스크에 대한 요청이 있으므로 요청 수가 0보다 클 수 있지만 가장 긴 요청 정보는 없습니다.

SSL 태스크

SSL 태스크의 예 데이터 및 데이터 해석 방법에 대한 정보입니다.

예 데이터

Task, date,	Type,	Requests, time	Busy %,	CPU used, Seconds,	CPU %,	"avg CPU", uSeconds,	"avg ET", uSeconds,	longest, uSeconds,	
0,	SSL,	3112,	1.2,	0.248538,	0.3,	80,	362,	8864,	2014/03/18,
12:46:40.237697									
1,	SSL,	3070,	1.2,	0.245433,	0.3,	80,	359,	4714,	2014/03/18,
12:46:18.938022									
2,	SSL,	3170,	1.2,	0.255557,	0.3,	81,	362,	7273,	2014/03/18,
12:46:35.358145									
3,	SSL,	3060,	1.2,	0.246542,	0.3,	81,	365,	13164,	2014/03/18,
12:46:44.514045									
4,	SSL,	3120,	1.3,	0.251927,	0.3,	81,	373,	22438,	2014/03/18,
12:46:22.134123									
Summ,	SSL,	15532,	1.2,	1.247998,	0.3,	80,	364,	22438,	2014/03/18,
12:46:22.134123									

이 예 데이터는 평균 요청이 364마이크로초를 소모했음을 보여줍니다. 가장 긴 요청은 SSL 태스크 4에 대한 요청으로, 22,438마이크로초를 소모했고 12:46:22.134123 로컬 시간에 발생했습니다.

필드는 다음으로부터 계산됩니다.

- 지속 기간: qwhs.qwhsdurn
- 요청: qctreqn
- 사용 중 %: qcteltm 및 지속 기간
- 사용한 CPU: qctcptm
- CPU %: qctcptm 및 지속 기간
- 평균 CPU: qctcptm 및 qctreqn
- 평균 ET: qcteltm 및 qctreqn
- 최장: qctlsdu 최장 시점: qctlstm

실행 채널은 채널이 디스패처와 연관되는 방식과 마찬가지로 SSL 태스크와 연관됩니다. SSL 태스크는 LPAR에 사용 가능한 암호화 코프로세서를 사용할 수 있습니다. 따라서 코프로세서에 소모한 시간이 경과 시간에 포함될 수 있습니다. 하루의 평균 경과 시간을 모니터링해야 합니다. 최대 기간 중 이 시간이 상당히 증가하면 코프로세서가 과도하게 이용될 수 있으므로 MVS 시스템 프로그래머와 함께 작업해야 합니다.

간격의 상당한 비율 동안 SSL 태스크가 사용 중인 경우 SSL 태스크 수를 늘리면 도움이 될 수 있습니다. SSL 태스크가 코프로세서와 같은 외부 자원을 대기 중인 경우에는 SSL 태스크 수를 늘려도 거의 효과가 없습니다.

ALTER QMGR SSLTASKS() 명령을 사용하여 사용되는 SSL 태스크 수를 변경할 수 있습니다. 변경사항은 다음 번에 CHINIT가 시작될 때 적용됩니다.

관련 정보

[ALTER QMGR](#)

IBM MQ 회계 데이터 해석

IBM MQ 회계 데이터는 SMF 유형 116 레코드로 기록됩니다. 이 주제를 여러 다른 유형의 회계 데이터 레코드에 대한 참조로 사용하십시오.

다음 하위 유형에 대한 IBM MQ 회계 정보를 수집할 수 있습니다.

0

메시지 관리자 회계 레코드(IBM MQ API 호출을 처리하는 데 소모된 프로세서 시간과 MQPUT 및 MQGET 호출의 수). 이 정보는 이름 지정된 태스크가 IBM MQ의 연결을 끊을 때 생성되므로 몇 시간에 걸친 정보가 레코드 내에 포함될 수 있습니다.

1

스레드 및 큐 레벨의, 각 태스크에 대한 회계 데이터.

2

추가 큐 레벨 회계 데이터(태스크가 하위 유형 1 레코드에 적합한 것보다 더 많은 큐에 사용된 경우).

10

채널에 대한 회계 데이터.

참고: 특정 채널에 대한 회계 데이터를 STATCHL 채널 속성 및 STATACLS 큐 관리자 속성으로 사용하거나 억제할 수 있습니다.

다음에 유의하십시오.

- 하위 유형 0은 추적 클래스(1)로 생성됨
- 하위 유형 1 및 2는 추적 클래스(3)로 생성됨
- 하위 유형 10은 회계 추적 클래스(4)로 생성됨

하위 유형

SMF 유형 116 레코드의 레이아웃

이 주제를 SMF 유형 레코드 형식에 대한 참조로 사용하십시오.

SMF 레코드의 표준 레이아웃은 3개 부분을 포함합니다.

SMF 헤더

레코드 자체에 대한 형식, ID, 시간, 날짜 정보를 제공합니다.

자체 정의 섹션

SMF 레코드 내 개별 데이터 레코드의 위치와 크기를 정의합니다.

데이터 레코드

분석하려는 IBM MQ의 실제 데이터.

SMF 레코드 형식에 대한 자세한 정보는 *MVS System Management Facilities (SMF)* 매뉴얼을 참조하십시오.

SMF 헤더

[300 페이지의 표 40](#)은 SMF 레코드 헤더(SM116)의 형식을 표시합니다.

오프셋: 10진수	오프셋: 16진수	유형	길이	이름	설명	예
0	0	구조	20	SM116	SMF 레코드 헤더.	
0	0	정수	2	SM116LEN	SMF 레코드 길이.	01A4
2	2		2		예약되어 있습니다.	
4	4	정수	1	SM116FLG	시스템 표시기.	5E
5	5	정수	1	SM116RTY	레코드 유형. SMF 레코드 유형, IBM MQ 회계 레코드의 경우 항상 116 (X'74').	74
6	6	정수	4	SM116TME	SMF가 레코드를 이동시킨 시간.	00356124
10	A	정수	4	SM116DTE	SMF가 레코드를 이동시킨 날짜.	0100223F
14	E	문자	4	SM116SID	z/OS 서브시스템 ID. 레코드가 수집된 z/OS 서브시스템을 정의합니다.	D4E5F4F1 (MV41)
18	12	문자	4	SM116SSI	IBM MQ 서브시스템 ID.	D4D8F0F7 (MQ07)
22	16	정수	2	SM116STF	레코드 하위 유형.	0000
24	18	문자	3	SM116REL	IBM MQ 버전.	F6F0F0 (600)
27	1B		1		예약되어 있습니다.	
20	1C	문자	0	SM116END	SMF 헤더의 끝 및 자체 정의 섹션의 시작.	

참고: 오른쪽 열의 (16진) 값은 301 페이지의 그림 22과 관련이 있습니다.

자체 정의 섹션

SMF 레코드의 자체 정의 섹션은 회계 레코드를 찾을 위치, 회계 레코드가 위치한 기간, 레코드가 반복된 횟수(각기 다른 값으로)를 알려줍니다. 자체 정의 섹션은 SMF 레코드의 시작부터 고정된 오프셋으로 헤더 다음에 위치합니다.

각 자체 정의 섹션은 회계 관련 데이터를 가리킵니다. 300 페이지의 표 41는 SMF 레코드 헤더 시작부터의 오프셋을 요약합니다.

레코드 하위 유형 (SMF116STF)	회계 데이터 소스	자체 정의 섹션의 오프셋		참조...
		10진수	16진수	
모두	공용 헤더	20	X'1C'	302 페이지의 『공용 IBM MQ SMF 헤더』
0	메시지 관리자	44	X'2C'	304 페이지의 『메시지 관리자 데이터 레코드』
1	스레드 식별 레코드	36	X'24'	305 페이지의 『스레드 레벨 및 큐 레벨 데이터 레코드』
1	스레드 레벨 회계	44	X'2C'	305 페이지의 『스레드 레벨 및 큐 레벨 데이터 레코드』

표 41. 자체 정의 섹션의 오프셋 (계속)				
레코드 하위 유형 (SMF116STF)	회계 데이터 소스	자체 정의 섹션의 오프셋		참조...
		10진수	16진수	
1	큐 레벨 회계	52	X'34'	305 페이지의 『스레드 레벨 및 큐 레벨 데이터 레코드』. 이 섹션은 태스크 관련 정보(WTAS) 구조의 WTASWQCT 필드가 0이 아닌 경우에만 존재합니다.
2	스레드 식별 레코드	36	X'24'	305 페이지의 『스레드 레벨 및 큐 레벨 데이터 레코드』
2	큐 레벨 회계	44	X'2C'	305 페이지의 『스레드 레벨 및 큐 레벨 데이터 레코드』
10	채널 회계			307 페이지의 『채널 회계 데이터 레코드』

참고: 기타 자체 정의 섹션은 IBM 사용 용도로만 데이터를 참조합니다.

각 자체 정의 섹션은 두 전단어 길이이며 다음 형식입니다.

```
sssssssl111nnnn
```

설명:

sssssss

SMF 레코드 시작부터의 오프셋을 포함한 전단어.

lll

이 데이터 레코드의 길이를 제공하는 반단어.

nnnn

이 SMF 레코드에 데이터 레코드 수를 제공하는 반단어.

301 페이지의 그림 22은 SMF 유형 116 레코드의 부분 예를 보여줍니다. 왼쪽 열의 숫자는 레코드 시작부터의 오프셋을 16진수로 표시합니다. 각 행은 각 바이트가 두 개의 16진 문자인(예를 들어, 0C) 데이터의 16개 바이트에 해당합니다. 오른쪽 열의 문자는 각 바이트의 인쇄 가능 문자를 표시합니다. 인쇄 불가능 문자는 마침표(.)로 표시됩니다.

이 예에서, SMF 헤더의 대체 필드는 쉽게 확인할 수 있도록 밑줄이 표시되어 있습니다. 대체 필드 식별은 300 페이지의 표 40의 내용을 참조하십시오. 메시지 관리자 회계 데이터 레코드 중 하나의 자체 정의 섹션(300 페이지의 표 41에 제공된 오프셋)은 굵게 표시됩니다.

```
000000 01A40000 5E740035 61240100 223FD4E5 *...;.../.....MV*
000000 F4F1D4D8 F0F70000 F6F0F000 00000134 *41M007..600.....*
000000 00700001 00000054 00B00001 00000104 *.....*
000000 00300001 00000000 00000000 00000000 *.....*
000000 00000000 00000000 00000000 00000000 *.....*
```

그림 22. 헤더 및 자체 정의 섹션이 표시된 SMF 레코드 116 부분

메시지 관리자 회계 데이터에 대한 자체 정의 섹션은 SMF 레코드 시작부터 오프셋 X'2C'에 있으며 다음 정보를 포함합니다.

- 메시지 관리자 회계 데이터의 오프셋은 SMF 레코드 시작부터 X'00000104'바이트에 있습니다.

- 이 메시지 관리자 레코드의 길이는 X'0030'바이트입니다.
- 하나의 레코드(X'0001')가 있습니다.

참고: 회계 레코드를 찾으려면 항상 자체 정의 섹션의 오프셋을 사용하십시오.

z/OS 처리 유형 116 SMF 레코드

이 주제를 처리 유형 회계 레코드 형식에 대한 참조로 사용하십시오.

유용한 정보를 추출하려면 SMF에서 수집한 회계 데이터를 처리해야 합니다. 데이터를 처리할 때에는 레코드의 출처가 IBM MQ이고 예상한 레코드인지 확인하십시오.

다음 필드 값의 유효성을 검증하십시오.

- SM116RTY, SMF 레코드 번호 = X'74' (116)
- SM116STF, 레코드 하위 유형은 0000, 0001, 0002 또는 0010이어야 함

활성 SMF 데이터 세트(또는 SMF 로그 스트림)에서의 읽기는 지원되지 않습니다. SMF 프로그램 IFASMFDP(또는 로그 스트림이 사용되는 경우 IFASMF DL)를 사용하여 SMF 레코드를 처리할 수 있도록 순차 데이터 세트에 덤프해야 합니다. 자세한 정보는 276 페이지의 『SMF(System Management Facility) 사용』의 내용을 참조하십시오.

순차 데이터 세트에서 SMF 유형 115 및 116 레코드의 콘텐츠를 인쇄하는 CSQ4SMFD라는 C 샘플 프로그램이 있습니다. 이 프로그램은 thlqual.SCSQC37S에 소스로 제공되고 thlqual.SCSQLOAD에 실행 가능한 형식으로 제공됩니다. 샘플 JCL은 thlqual.SCSQPROC(CSQ4SMFJ)에 제공됩니다.

SMF 데이터 세트의 이름으로 SMFIN DD 카드를 업데이트해야 합니다. z/OS 명령 '/D SMF'를 사용하여 데이터 세트의 이름을 표시한 후, 출력 데이터 세트의 이름으로 DUMPOUT DD 카드를 업데이트해야 합니다.

필요한 START 및 END 시간도 지정해야 합니다.

다음 샘플 JCL은 SMF 데이터 세트에서 SMF 레코드를 추출하여 이를 SMFOUT 데이터 세트에 덤프합니다.

```
//SMFDUMP EXEC PGM=IFASMFDP,REGION=0M
//SYSPRINT DD SYSOUT=
//SMFIN DD DSN=xxxxxx.MANA,DISP=SHR
//SMFOUT DD DSN=xxxxxx.SMFOUT,SPACE=(CYL,(1,1)),DISP=(NEW,CATLG)
//SYSIN DD *
INDD(SMFIN,OPTIONS(DUMP))
OUTDD(SMFOUT,TYPE(116))
OUTDD(SMFOUT,TYPE(115))
START(1159) END(1210)
/*
```

다음 샘플 JCL은 LSNAME에 있는 이름 지정된 SMF 로그 스트림에서 SMF 레코드를 추출하여 이를 SMFOUT 데이터 세트에 덤프합니다.

```
//SMFDUMP EXEC PGM=IFASMF DL,REGION=0M
//SYSPRINT DD SYSOUT=*
//SMFOUT DD DSN=xxxxxx.SMFOUT,SPACE=(CYL,(1,1)),DISP=(NEW,CATLG)
//SYSIN DD *
LSNAME(IFASMF.MQ,OPTIONS(DUMP))
OUTDD(SMFOUT,TYPE(116))
OUTDD(SMFOUT,TYPE(115))
START(1159) END(1210)
/*
```

공용 IBM MQ SMF 헤더

이 주제를 공용 IBM MQ SMF 헤더 유형 회계 레코드에 대한 참조로 사용하십시오.

이 레코드 형식은 303 페이지의 표 42 및 어셈블러 매크로 thlqual.SCSQMACS(CSQDQWHS), thlqual.SCSQMACS(CSQDQWHC), C 헤더 파일 thlqual.SCSQC370(CSQDSMFC)에 설명됩니다. C의 필드 이름은 모두 소문자입니다(예를 들어, qwhs, qwhsnsda).

구조 및 필드에 대한 자세한 내용은 IBM MQ supportpac MP1B에 있습니다.

QWHS 데이터는 서브시스템 이름을 포함합니다. 하위 유형 1 레코드의 경우 큐 레벨 회계 레코드가 존재하는지 여부도 표시됩니다. QWHSNSDA 필드가 3 이하이면 해당 자체 정의 섹션(오프셋 X'34')이 설정되지 않습니다.

QWHC 데이터는 사용자에게 대한 정보(예를 들어, 사용자 ID(QWHCAID) 및 애플리케이션 유형(QWHCATYP))를 제공합니다. QWHC 섹션은 하위 유형 0 레코드에 대해서만 완료됩니다. 하위 유형 1 및 2 레코드의 스투드 식별 레코드에 해당 정보가 존재합니다.

오프셋: 10진수	오프 셋: 16 진수	유형	길이	이름	설명
0	0	구조	128	QWHC	
0	0		6		예약됨
6	6	문자	1	QWHSNSDA	SMF 레코드의 자체 정의 섹션 수
7	7		5		예약됨
12	C	문자	4	QWHSSSID	서브시스템 이름
16	10		24		예약됨
40	20	문자	8	QWHCAID	z/OS 작업과 연관된 사용자 ID
48	30	문자	12	QWHCCV	스레드 교차 참조
60	3C	문자	8	QWHCCN	연결 이름
68	44		8		예약됨
76	4C	문자	8	QWHCOPID	트랜잭션과 연관된 사용자 ID
84	54	정수	4	QWHCATYP	연결 시스템의 유형(1=CICS, 2=배치 또는 TSO, 3=IMS 제어 영역, 4=IMS MPP 또는 BMP, 5=명령 서버, 6=채널 시작기, 7=RRS 배치)
88	58	문자	22	QWHCTOKN	사용자에 대한 z/OS 회계 정보에 설정된 회계 토큰
110	6E	문자	16	QWHCNID	네트워크 ID
126	7E		2		예약됨

CICS 및 IBM MQ 성능 데이터 결합

이 주제를 IBM MQ 및 CICS 성능 데이터 결합에 대한 참조로 사용하십시오.

공용 IBM MQ SMF 헤더 유형 회계 레코드 섹션, QWHCTOKN은 CICS 유형 110 SMF 레코드를 IBM MQ 유형 116 SMF 레코드와 상관시키는 데 사용됩니다.

CICS는 각 CICS 태스크마다 LU6.2 작업 단위 토큰을 생성합니다. 이 토큰은 하위 유형 0 레코드의 상관 헤더에 있는 QWHCTOKN에 기록되는 회계 토큰을 생성하는 데 사용됩니다.

하위 유형 1 및 2 레코드의 WTIDACCT 섹션에 자세한 내용도 기록됩니다. 회계 토큰은 트랜잭션에 대한 CICS 및 IBM MQ 성능 데이터 간의 상관을 가능하게 합니다.

스레드 교차 참조 데이터

이 주제를 스레드 교차 참조 유형 회계 레코드 형식에 대한 참조로 사용하십시오.

스레드 교차 참조(QWHCCV) 필드의 데이터 해석은 다양합니다. 데이터가 관련된 사항에 따라 다릅니다.

- CICS 연결(QWHCATYP=1) - 304 페이지의 표 43 참조
- IMS 연결(QWHCATYP=3 또는 4) - 304 페이지의 표 44 참조
- 배치 연결(QWHCATYP=2 또는 7) - 이 필드는 2진 0으로 구성됨
- 기타 - 의미 있는 데이터가 없음

표 43. CICS 시스템에 대한 스레드 교차 참조의 구조				
오프셋: 10진수	오프셋: 16진수	유형	길이	설명
48	30	문자	4	CICS 스레드 번호.
52	34	문자	4	CICS 트랜잭션 이름.
56	38	정수	4	CICS 태스크 번호입니다.

일부 항목은 공백 문자를 포함합니다. 특정 트랜잭션이 아닌 태스크에 적용됩니다.

표 44. IMS 시스템에 대한 스레드 교차 참조의 구조				
오프셋: 10진수	오프셋: 16진수	유형	길이	설명
48	30	문자	4	IMS PST(Partition Specification Table) 영역 ID.
52	34	문자	8	IMS PSB(Program Specification Block) 이름.

메시지 관리자 데이터 레코드

이 주제를 메시지 관리자 회계 레코드 형식에 대한 참조로 사용하십시오.

메시지 관리자는 모든 API 요청을 처리하는 IBM MQ의 컴포넌트입니다. 메시지 관리자 회계 레코드의 형식은 어셈블러 매크로 thlqual.SCSQMACS(CSQDQMAC)에 설명됩니다.

QMAC 데이터는 IBM MQ 호출 처리에 소모된 프로세서 시간 및 여러 다른 크기의 메시지에 대한 MQPUT 및 MQGET 요청 수에 대한 정보를 제공합니다.

참고: 단일 IMS 애플리케이션은 두 개의 SMF 레코드를 쓸 수 있습니다. 이 경우 IMS 애플리케이션의 올바른 총계를 제공하려면 두 레코드 모두의 수치를 추가하십시오.

프로세서 시간이 0인 레코드

때로 QMACCPUT 필드의 프로세서 시간이 0인 레코드가 생성되는 경우가 있습니다. 이 레코드는 IBM MQ에 식별된 장기 실행 태스크가 종료되거나 중지 중인 회계 추적을 통해 회계 레코드를 출력하도록 프롬프트될 때 발생합니다. 이러한 태스크는 CICS 어댑터와 채널 시작기(분산 큐잉의 경우)에 존재합니다. 프로세서 시간이 0인 태스크의 수는 시스템에서 얼마나 많은 활동이 있었는지에 따라 다릅니다.

- CICS 어댑터의 경우 프로세서 시간이 0인 최대 9개의 레코드가 발생할 수 있습니다.
- 채널 시작기의 경우에는 프로세서 시간이 0인 레코드 수의 최대값이 큐 관리자 속성에 정의된 `Adapters + Dispatchers + 6` 합계일 수 있습니다.

이 레코드는 태스크 하에 수행된 작업 양을 반영하며 무시될 수 있습니다.

샘플 하위 유형 0 회계 레코드

이 주제를 하위 유형 0 회계 레코드 형식에 대한 참조로 사용하십시오.

305 페이지의 그림 23은 유형 116, 하위 유형 0 SMF 레코드를 보여줍니다. 이 그림에서 SMF 레코드 헤더와 QMAC 회계 데이터 레코드에는 밑줄이 있습니다. 자체 정의 섹션은 굵게 표시됩니다.


```

000000 01A40000 5E740035 61240100 223FD4E5 *...;.../.....MV*
000010 F4F1D4D8 F0F70000 F6F0F000 00000134 *41MQ07..600....*
000020 00700001 00000054 00B00001 00000104 *.....*
000030 00300001 00000000 00000000 00000000 *.....*
000040 00000000 00000000 00000000 00000000 *.....*
000050 00000000 B478AB43 9C6C2280 B478AB47 *.....%*
000060 9DB47E02 00000000 04C0F631 00000001 *..=.....}6....*
000070 9880E72D 00000000 014D9540 00000000 *..X.....(. ....*
000080 08480C80 00000010 40404040 40404040 *.....*
000090 00000000 00000000 00000051 00000000 *.....*
0000A0 00000000 00000000 00000000 00000000 *.....*
0000B0 00000000 00000000 00000000 00000000 *.....*
0000C0 00000000 00000000 00000000 00000000 *.....*
0000D0 00000000 00000000 00000000 00000000 *.....*
0000E0 00000000 00000000 00000000 00000000 *.....*
0000F0 00000000 00000000 00000000 00000000 *.....*
000100 00000000 D4140030 D8D4C1C3 00000000 *...M...QMAC...*
000110 689C738D 00000050 00000000 00000050 *.....&.....&*
000120 0000000A 00000000 00000000 00000000 *.....*
000130 00000000 0024011A 00030710 02DAACF0 *.....0*

```

그림 23. 예 SMF 유형 116, 하위 유형 0 레코드

스레드 레벨 및 큐 레벨 데이터 레코드

이 주제를 스레드 레벨 및 큐 레벨 회계 레코드 형식에 대한 참조로 사용하십시오.

큐 레벨 회계 레코드는 IBM MQ를 사용하는 각 태스크마다 수집됩니다. 각 태스크의 스레드 레벨 회계 데이터 레코드는 태스크가 완료될 때 SMF에 기록됩니다. 장기 실행 태스크의 경우에는 이전에 통계가 수집될 때 태스크가 실행 중이었으면 CSQ6SYSP 시스템 매개변수 매크로의 STATIME 매개변수로(또는 시스템 SMF 통계 브로드캐스트로) 설정된 통계 간격에도 데이터가 기록됩니다. 또한 태스크가 여는 각 큐에 대한 회계 정보가 수집됩니다. 큐 레벨 회계 레코드는 스레드 레벨 회계 레코드가 마지막으로 기록된 이후에 태스크가 사용한 각 큐마다 기록됩니다.

회계 추적을 시작할 때 클래스 3을 지정하는 경우 스레드 레벨 및 큐 레벨 회계 레코드가 생성됩니다. 예를 들면, 다음 명령을 사용하십시오.

```
START TRACE(ACCTG) DEST(SMF) CLASS(3)
```

스레드 레벨 회계 정보는 SMF 유형 116, 하위 유형 1 레코드에 기록되며 큐 레벨 레코드가 이어집니다. 태스크가 많은 큐를 열었으면 하나 이상의 SMF 유형 116 하위 유형 2 레코드에 추가 큐 정보가 기록됩니다. 각 레코드를 올바른 태스크와 관련시킬 수 있도록 각 하위 유형 1 및 2 레코드에 스레드 식별 제어 블록이 포함됩니다. 일반적으로 각 SMF 레코드의 최대 큐 레벨 레코드 수는 약 45입니다.

스레드 레벨 회계 레코드의 형식은 어셈블러 매크로 thlqual.SCSQMACS(CSQDWTAS)에 설명됩니다. 큐 레벨 회계 레코드의 형식은 어셈블러 매크로 thlqual.SCSQMACS(CSQDWQ)에 설명됩니다. 스레드 식별 레코드의 형식은 어셈블러 매크로 thlqual.SCSQMACS(CSQDWTID)에 설명됩니다. C 헤더 파일 thlqual.SCSQC370(CSQDSMFC)에도 이 모든 레코드가 설명되어 있습니다. C의 필드 이름은 모두 소문자입니다(예를 들어, wtas, wtasshex).

채널 이름의 의미

이 주제를 채널 이름 의미에 대한 참조로 사용하십시오.

WTID의 채널 이름은 다음 예에 표시된 것처럼 구성됩니다. 이 예에서 송신자 채널은 큐 관리자 QM1에서 큐 관리자 QM2로 발생합니다.

표 45. 채널 이름의 의미		
필드 이름	의미	예
큐 관리자 QM1에서 송신자 채널의 필드 세트는 다음과 같습니다.		
WTIDCCN	작업 이름	QM1CHIN

표 45. 채널 이름의 의미 (계속)		
필드 이름	의미	예
WTIDCHL	채널 이름	QM1.QM2
WTIDCHLC	채널의 CONNAME에 정의됨	WINMVS2B(2162)
큐 관리자 QM2에서 수신자 채널의 필드 세트는 다음과 같습니다.		
WTIDCCN	작업 이름	QM2CHIN
WTIDCHL	채널 이름	QM1.QM2
WTIDCHLC	채널의 출처	9.20.101.14

샘플 하위 유형 1 및 하위 유형 2 레코드
이 주제를 하위 유형 1 및 하위 유형 2 레코드 형식에 대한 참조로 사용하십시오.

306 페이지의 그림 24 및 306 페이지의 그림 25는 SMF 유형 116, 하위 유형 1 및 하위 유형 2 레코드 예를 보여줍니다. 두 가지 회계 레코드는 80개의 큐를 연 배치 작업에 대해 작성되었습니다. 많은 큐를 열었기 때문에 생성된 모든 정보를 포함하기 위해 하위 유형 2가 필요합니다.

```

000000 703C0000 5E74002D 983B0100 229FD4E5 *.....MV*
000010 F4F1D4D8 F0F70001 F6F0F000 00006FCC *41MQ07..600...?.*
000020 00700001 0000003C 00D00001 0000010C *.....}*
000030 02C00001 000003CC 02400030 F70000D0 *.}.7..}*
000040 E6E3C9C4 00000000 00000000 00000040 *WTID..... *
.
.
000100 00000000 00000000 7F4A4BB8 F70102C0 *....."...7..}*
000110 E6E3C1E2 B4802373 0BF07885 7F4AE718 *WTAS.....0.."X.*

```

그림 24. 예 SMF 유형 116, 하위 유형 1 레코드

첫 번째 자체 정의 섹션은 X'24'에서 시작하고 예에서 굵게 표시됩니다. X'0000003C'는 WTID 데이터 레코드에 대한 오프셋이고, X'00D0'는 WTID 레코드의 길이이며, X'0001'은 WTID 레코드 수입입니다.

두 번째 자체 정의 섹션은 X'2C'에서 시작하고 이탤릭체로 표시됩니다. X'0000010C'는 WTAS 데이터 레코드에 대한 오프셋이고, X'02C0'는 WTAS 레코드의 길이이며, X'0001'은 WTAS 레코드 수입입니다.

세 번째 자체 정의 섹션은 X'34'에서 시작하고 예에서 굵게 표시됩니다. X'000003CC'는 첫 번째 WQST 데이터 레코드에 대한 오프셋이고, X'0240'은 WQST 레코드의 길이이며, X'0030'은 WQST 레코드 수입입니다.

306 페이지의 그림 25는 SMF 유형 116, 하위 유형 2 레코드를 보여줍니다.

```

000000 49740000 5E74002D 983B0100 229FD4E5 *.....MV*
000010 F4F1D4D8 F0F70002 F6F0F000 00004904 *41MQ07..600...*.
000020 00700001 00000034 00D00001 00000104 *.....}*
000030 02400020 F70000D0 E6E3C9C4 00000002 *.}.7..}WTID.....
.
.
000100 7F4A4BB8 F7020240 E6D8E2E3 00000001 *"...7.. WQST....*

```

그림 25. 예 SMF 유형 116, 하위 유형 2 레코드

첫 번째 자체 정의 섹션은 X'24'에서 시작하고 예에서 굵게 표시됩니다. X'00000034'는 WTID 데이터 레코드에 대한 오프셋이고, X'00D0'는 WTID 레코드의 길이이며, X'0001'은 WTID 레코드 수입입니다.

두 번째 자체 정의 섹션은 X'2C'에서 시작하고 이탤릭체로 표시됩니다. X'00000104'는 첫 번째 WQST 데이터 레코드에 대한 오프셋이고, X'0240'은 WQST 레코드의 길이이며, X'0020'은 WQST 레코드 수입입니다.

307 페이지의 그림 26은 열린 큐가 없고 이에 따라 WQST 레코드의 자체 정의 섹션이 없을 때의 SMF 유형 116, 하위 유형 1 레코드 예를 보여줍니다.

```

000000      5E740039 4E9B0104 344FD4E5 * .....|MV*
000010  F4F1D4D8 F0F70001 F6F0F000 000003DC *41MQ07..600....*
000020  00800001 00000034 00D00001 00000104 *.....*
000030  02D80001 F70000D0 E6E3C9C4 00000002 *.Q..7...WTID...*
000040  C1F8C5C1 C4C5D740 C1F8C5C1 C4C54040 *A8EADEP A8EADE *
000050  40404040 40404040 00000000 00000000 * .....*
000060  40404040 40404040 4040          *          *

```

그림 26. 예 SMF 유형 116, 하위 유형 1 레코드(WQST 데이터 레코드 없음)

첫 번째 자체 정의 섹션은 X'24'에서 시작하고 예에서 굵게 표시됩니다. X'00000034'는 WTID 데이터 레코드에 대한 오프셋이고, X'00D0'는 WTID 레코드의 길이이며, X'0001'은 WTID 레코드 수입입니다.

두 번째 자체 정의 섹션은 X'2C'에서 시작하고 이탤릭체로 표시됩니다. X'0000010C'는 WTAS 데이터 레코드에 대한 오프셋이고, X'02D8'은 WTAS 레코드의 길이이며, X'0001'은 WTAS 레코드 수입입니다.

306 페이지의 그림 24의 세 번째 자체 정의 섹션에 해당하는 WQST 데이터 레코드를 설명하는 자체 정의 섹션이 없습니다.

채널 회계 데이터 레코드

이 주제를 채널 회계 데이터 레코드에 대한 참조로 사용하십시오.

채널 회계 데이터 레코드의 형식은 어셈블러 매크로 `th1qual.SCSQMACS (CSQDQCST)`에 설명됩니다. C 프로그래밍 언어 헤더 파일 `th1qual.SCSQC370 (CSQDSMFC)`에도 형식이 설명되어 있습니다. C의 필드 이름은 모두 소문자임에(예를 들어, `qcst`) 유의하십시오.

채널 회계 데이터는 다음을 포함하여, 각 채널 인스턴스의 상태 및 통계에 대한 정보를 제공합니다.

- 평균 네트워크 시간(`qcstntav`)
- 평균 엑시트 시간(`qcstetav`)
- 채널 배치 데이터 한계(`qcstcbdl`)
- 채널 배치 간격(`qcstcbit`)
- 채널 배치 크기(`qcstcbisz`)
- 채널 디스패처 번호(`qcstdspn`)
- 채널 속성 지정(`qcstchdp`)
- 채널 이름(`qcstchnm`)
- 채널 상태(`qcstchst`)
- 채널 시작 시간(`qcststrt`)
- 채널 상태 수집 시간(`qcstcltm`)
- 채널 중지 시간(`qcstludt`)
- 채널 유형(`qcstchty`)
- SSLCERTI의 채널 이름(CN)(`qcstslcn`)
- 압축률(`qcstcpa`)
- 연결 이름(`qcstcnm`)
- 현재 공유 대화(`qcstscv`)
- DNS 분석 시간(`qcstdnrt`)
- STATCHL 매개변수의 유효 값(`qcststcl`)
- 마지막 메시지 시간(`qcstlmst`)
- 최대 네트워크 시간(`qcstntmx`)

- 최대 엑시트 시간(*qcstetmx*)
- 최소 네트워크 시간(*qcstntmn*)
- 최소 엑시트 시간(*qcstetmn*)
- 리모트 큐 관리자 또는 애플리케이션의 수(*qcstrqmn*)
- 배치 수(*qcstbatc*)
- 메시지 데이터의 바이트 수(*qcstnbyt*)
- 지속 메시지 데이터의 바이트 수(*qcstnpby*)
- 메시지 데이터 및 제어 정보 모두의 받은 바이트 수(*qcstbyrc*)
- 메시지 데이터 및 제어 정보 모두의 보낸 바이트 수(*qcstbyst*)
- 가득 찬 배치 수(*qcstfuba*)
- 메시지 수 또는 MQI 호출 수(*qcstnmsg*)
- 지속 메시지 수(*qcstnpgm*)
- 넣기 재시도 수(*qcstptrc*)
- 비어 있는 전송 큐의 수(*qcstqetc*)
- 수신된 전송 버퍼의 수(*qcstbfrc*)
- 송신된 전송 버퍼의 수(*qcstbfst*)
- SSLPEER의 일련 번호(*qcstslsn*)
- SSL CipherSpec(0은 SSL을 사용하지 않음을 의미함)(*qcstslcs*)
- 최대 네트워크 시간의 날짜 및 시간(*qcstntdt*)
- 최대 엑시트 시간의 날짜 및 시간(*qcstetdt*)

채널 회계 필드 *qcstetmn*(최소 엑시트 시간) 및 *qcstntmn*(최소 네트워크 시간)의 경우, 이들 두 필드는 사용되지 않을 경우 8FFFFFFF의 16진 값으로 초기화됩니다.

이 정보를 사용하여 채널의 처리량, 실제 배치가 한계에 도달한 경우 네트워크의 대기 시간, 원격 끝에 대한 정보, 사용자 엑시트의 성능 등을 확인할 수 있습니다.

다음은 IBM MQ SupportPac MP1B로 형식화된 채널 회계 데이터 예입니다.

사용 가능한 필드는 일부 추가 필드와 함께, 채널 상태 표시 명령(DIS CHS) 및 z/OS를 제외한 플랫폼에서 IBM MQ의 채널 통계를 기반으로 합니다.

```
The data and time of the start and end of the record in local time, and the duration
SMF interval start      2014/03/26,02:30:00
SMF interval end       2014/03/26,02:45:00
SMF interval duration  899.997759 seconds
```

Information about the channel

```
Connection name      9.20.4.159
Channel disp         PRIVATE
Channel type         RECEIVER
Channel status       CLOSING
Channel STATCHL     HIGH
```

```
Start date & time      2014/03/26,02:44:58
Channel status collect time 2014/03/26,02:45:00
Last status changed   1900/01/01,00:00:00
Last msg time         2014/03/26,02:44:59
```

```
Batch size            50
Messages/batch        3.3
Number of messages    1,102
Number of persistent messages 1,102
Number of batches     335
Number of full batches 0
Number of partial batches 335
Buffers sent          337
Buffers received      1,272
```

```

Message data                5,038,344    4 MB
Persistent message data    5,038,344    4 MB
Non persistent message data 0          0 B
Total bytes sent           9,852       9 KB
Total bytes received       5,043,520   4 MB
Bytes received/Batch      15,055      14 KB
Bytes sent/Batch          29          29 B
Batches/Second            1
Bytes received/message    4,576       4 KB
Bytes sent/message        8           8 B
Bytes received/second     28,019     27 KB/sec
Bytes sent/second         54          54 B/sec
Compression rate          0

```

```

The name of the queue manager at the remote end of the connection
Remote qmgr/app           MQPH
Put retry count           0

```

IBM MQ 네트워크 성능 조정

큐 관리자 네트워크의 성능을 개선하려면 이 절의 성능 조정 팁을 사용하십시오.

클라이언트 및 서버 연결 채널 조정

클라이언트 및 서버 연결 채널에 대한 기본 설정이 공유 대화를 사용하기 위해 버전 7.0에서 변경되었습니다. 그런 다음 분산 서버에 대한 성능 향상이 버전 8.0에서 도입되었습니다. 분산 서버에 대한 성능 영향 없이 공유 대화와 함께 소개된 새 기능을 이용하려면 버전 8.0 서버 연결 채널에서 **SHARECNV**를 1로 설정하십시오.

버전 7.0에서 각 채널은 기본적으로 채널 인스턴스당 최고 10개의 클라이언트 대화를 실행하도록 정의됩니다. 버전 7.0 전에 각 대화는 다른 채널 인스턴스에 할당됩니다. 버전 7.0에서 추가된 향상은 다음 기능도 포함합니다.

- 양방향 하트비트
- 관리자 중지-정지
- 미리 읽기
- 클라이언트 애플리케이션의 비동기 이용

일부 구성의 경우 공유 대화 사용이 상당한 이점을 제공합니다. 그러나 분산 서버의 경우 10 공유 대화의 기본 구성을 사용하는 채널에서의 메시지 처리는 공유 대화를 사용하지 않는 채널에서보다 평균 15% 더 느립니다. 대화를 공유하는 MQI 채널 인스턴스에서 한 소켓의 모든 대화는 동일한 스레드로 수신됩니다. 소켓을 공유하는 대화가 모두 사용 중인 경우 대화 스레드는 수신하는 스레드를 사용하기 위해 서로 경합합니다. 경합은 지연을 유발하며, 이 상황에서는 더 작은 수의 공유 대화를 사용하는 것이 더 좋습니다.

SHARECNV 매개변수를 사용하여 특정 TCP/IP 클라이언트 채널 인스턴스에서 공유될 대화의 최대 수를 지정합니다. 모든 가능한 값 및 버전 7.0에서 추가된 새 기능에 대한 자세한 내용은 [MQI 클라이언트: 클라이언트 연결 및 서버 연결의 기본 작동](#)을 참조하십시오. 공유 대화가 필요하지 않은 경우, 버전 8.0에서 최상의 성능을 제공하는 두 가지 설정이 있습니다.

- **SHARECNV(1)**. 가능할 때마다 이 설정을 사용하십시오. 수신 스레드를 사용하기 위한 경합을 제거하며, 클라이언트 애플리케이션은 버전 7.0에서 추가된 새 기능을 활용할 수 있습니다. 이 설정의 경우 분산 서버 성능이 버전 8.0에서 크게 개선됩니다. 성능 개선사항이 미리 읽기 없음 동기식 대기 호출 얻기(예: C 클라이언트 MQGET 대기 호출)을 실행하는 버전 8.0 클라이언트 애플리케이션에 적용됩니다. 이들 클라이언트 애플리케이션이 연결될 때, 분산 서버는 스레드와 메모리를 더 적게 사용하므로 처리량이 증가됩니다.
- **SHARECNV(0)**. 채널 인스턴스는 마치 버전 6.0 서버 또는 클라이언트 연결 채널인 것처럼 정확하게 작동하며 **SHARECNV**를 1 이상으로 설정할 때 사용 가능한 양방향 하트비트와 같은 추가 기능을 가져오지 않습니다. **SHARECNV**를 1 이상으로 설정할 때 올바르게 실행하지 않는 기존 클라이언트 애플리케이션이 있는 경우에만 0의 값을 사용하십시오.

참고: 서버가 소켓을 통해 대화를 공유하고 있는 것에 연결된 클라이언트를 갖고 공유 대화 설정을 **SHARECNV(10)**에서 **SHARECNV(1)**로 감소시키는 경우, 다음과 같은 효과를 갖습니다.

- 서버에서 소켓 사용량을 증가시켰습니다.
- 서버의 채널 인스턴스를 증가시켰습니다.

이 경우에 **MaxChannels** 및 **MaxActiveChannels**에 대한 설정을 늘릴 것을 선택할 수도 있습니다.

이전 릴리스와의 일관성을 위해 기본 SVRCONN 채널이 업데이트되지 않았으므로 명시적으로 **SHARECNV**를 1 또는 0으로 설정해야 합니다.

관련 정보

[MQI 클라이언트: 클라이언트 연결 및 서버 연결의 기본 작동](#)

분산 발행/구독 네트워크 성능 조정

IBM MQ 분산 발행/구독 클러스터 및 계층의 성능을 개선하려면 이 절의 성능 조정 팁을 사용하십시오.

관련 개념

[269 페이지의 『클러스터 모니터링』](#)

클러스터 안에서 애플리케이션 메시지, 제어 메시지 및 로그를 모니터링할 수 있습니다. 클러스터가 큐의 둘 이상의 인스턴스 사이에 로드 밸런싱할 때 특별한 모니터링 고려사항이 있습니다.

직접 라우트된 발행/구독 클러스터 성능

직접 라우트된 발행/구독 클러스터에서, 모든 클러스터 큐 관리자가 발행/구독 메시징에 능동적으로 참여하고 있는지 여부와 상관없이 클러스터된 토픽 및 프로시 구독 같은 정보가 클러스터의 모든 멤버에 푸시됩니다. 이 프로세스는 시스템에 상당한 추가 로드를 생성합니다. 성능에 대한 클러스터 관리의 효과를 줄이기 위해 피크가 아닌 시간에 업데이트를 수행하고 발행/구독에 참여하는 큐 관리자의 훨씬 더 작은 서브세트를 정의하고 그것을 "중첩" 클러스터로 만들거나 토픽 호스트 라우팅 사용으로 전환할 수 있습니다.

발행/구독 클러스터의 큐 관리자에게는 두 가지 워크로드 소스가 있습니다.

- 애플리케이션 프로그램에 대한 메시지를 직접 처리.
- 클러스터를 관리하는 데 필요한 메시지 및 채널 처리.

일반적인 포인트-투-포인트 클러스터에서, 클러스터 시스템 워크로드는 클러스터의 멤버에 의해 필요할 때 명시적으로 요청되는 정보로 크게 제한됩니다. 따라서 매우 큰 포인트-투-포인트 클러스터(예를 들어, 수천 개의 큐 관리자를 포함하는 클러스터) 이외의 모든 클러스터에서, 클러스터 관리의 성능 효과를 대체로 무시할 수 있습니다. 그러나 직접 라우트된 발행/구독 클러스터에서, 클러스터 토픽, 큐 관리자 멤버십 및 프로시 구독과 같은 정보는 모든 클러스터 큐 관리자가 발행/구독 메시징에 능동적으로 참여하고 있는지 여부와 상관없이 클러스터의 모든 멤버로 푸시됩니다. 이것은 시스템에 상당한 추가 로드를 생성합니다. 그러므로 타이밍과 크기 모두에서 큐 관리자 성능에 대한 클러스터 관리 효과를 고려해야 합니다.

직접 라우트된 클러스터의 성능 특성

핵심 관리 태스크의 측면에서 포인트-투-포인트 클러스터를 직접 라우트된 발행/구독 클러스터와 비교하십시오.

첫 번째, 포인트-투-포인트 클러스터:

1. 새 클러스터 큐가 정의될 때 목적지 정보가 전체 저장소 큐 관리자로 푸시되고 처음 클러스터 큐를 참조할 때 (예를 들어, 애플리케이션이 열려고 시도할 때) 다른 클러스터 멤버로만 송신됩니다. 이 정보는 큐가 액세스될 때마다 정보를 원격으로 검색할 필요성을 제거하기 위해 큐 관리자에 의해 로컬로 캐시됩니다.
2. 클러스터에 큐 관리자 추가가 다른 큐 관리자의 로드와 직접적으로 영향을 주지 않습니다. 새 큐 관리자에 관한 정보가 전체 저장소로 푸시되지만, 클러스터의 다른 큐 관리자로부터 새 큐 관리자로의 채널은 트래픽이 새 큐 관리자 또는 새 큐 관리자로부터 이동하기 시작할 때만 작성되고 시작됩니다.

요약하면, 포인트-투-포인트 클러스터에 있는 큐 관리자의 로드는 애플리케이션 프로그램에 대해 처리하는 메시지 트래픽에 관련되며 클러스터의 크기에는 직접 관련되지 않습니다.

두 번째, 직접 라우트된 발행/구독 클러스터:

1. 새 클러스터 토픽이 정의될 때, 정보가 전체 저장소 큐 관리자로 푸시되고, 그곳에서 클러스터의 모든 멤버로 직접 푸시되어 아직 시작되지 않은 경우 전체 저장소에서 클러스터의 각 멤버로 채널이 시작되게 합니다. 이것이 첫 번째 직접 라우트된 토픽인 경우, 각 큐 관리자 멤버에게 클러스터의 다른 모든 큐 관리자 멤버에 관한 정보가 송신됩니다.

2. 새 토픽 문자열의 클러스터 토픽에 구독이 작성될 때, 해당 정보가 즉시 해당 큐 관리자에서 클러스터의 다른 모든 멤버로 직접 푸시되어 아직 시작되지 않은 경우 해당 큐 관리자에서 클러스터의 각 멤버로 채널이 시작되게 합니다.
3. 새 큐 관리자가 기존 클러스터에 조인할 때, 모든 클러스터된 토픽(및 직접 클러스터 토픽이 정의된 경우 모든 큐 관리자 멤버)에 관한 정보가 전체 저장소 큐 관리자에서 새 큐 관리자로 푸시됩니다. 그러면 새 큐 관리자가 클러스터에 있는 클러스터 토픽에 대한 모든 구독 지식을 클러스터의 모든 멤버와 동기화합니다.

요약하면, 직접 라우트된 발행/구독 클러스터의 모든 큐 관리자에서의 클러스터 관리 로드는 각 큐 관리자에서 해당 클러스터 토픽의 로컬 사용과 상관 없이 큐 관리자의 수, 클러스터된 토픽 및 클러스터 내의 다른 토픽 문자열에 대한 구독의 변화와 함께 커집니다.

대형 클러스터 또는 구독 변경 비율이 높은 클러스터에서, 이 레벨의 클러스터 관리는 모든 큐 관리자 사이에 상당한 오버헤드일 수 있습니다.

성능에 대한 직접 라우트된 발행/구독의 효과 줄이기

직접 라우트된 발행/구독 클러스터의 성능에 대한 클러스터 관리의 효과를 줄이려면 다음 옵션을 고려하십시오.

- 하루의 오프 피크 시간에 클러스터, 토픽 및 구독 업데이트를 수행하십시오.
- 발행/구독에 포함되는 큐 관리자의 훨씬 더 작업 서비스셋을 정의하고 그것을 "중첩" 클러스터로 만드십시오. 이 클러스터가 클러스터 토픽이 정의되는 클러스터입니다. 일부 큐 관리자가 이제 두 클러스터에 있지만, 발행/구독의 전체 효과는 줄어듭니다.
 - 발행/구독 클러스터의 크기가 더 작습니다.
 - 발행/구독 클러스터에 있지 않은 큐 관리자는 클러스터 관리 트래픽에 의해 영향을 훨씬 덜 받습니다.

이전 옵션이 성능 문제를 충분히 해결하지 못하는 경우, 대신 토픽 호스트 라우트된 발행/구독 클러스터 사용을 고려하십시오. 발행/구독 클러스터에서 직접 라우팅 및 토픽 호스트 라우팅의 상세한 비교에 대해서는 [발행/구독 클러스터 설계](#)를 참조하십시오.

관련 개념

[토픽 호스트 라우트된 발행/구독 클러스터 성능](#)

토픽 호스트 라우트된 발행/구독 클러스터는 각 토픽을 호스트하는 큐 관리자에 대한 정확한 제어를 제공합니다. 이런 토픽 호스트는 토픽 트리의 해당 분기에 대한 라우팅 큐 관리자가 됩니다. 게다가, 구독 또는 발행자가 없는 큐 관리자는 토픽 호스트에 연결할 필요가 없습니다. 이 구성은 클러스터의 큐 관리자 사이의 연결 수 및 큐 관리자 사이에서 전달되는 정보의 양을 상당히 줄일 수 있습니다.

[발행/구독 네트워크에서 작성자와 이용자 밸런스 유지](#)

비동기 메시징 성능에서 중요한 개념은 밸런스입니다. 메시지 이용자가 메시지 작성자와 밸런스를 이루지 않는 경우, 이용되지 않는 메시지의 백로그가 쌓이고 복수 애플리케이션의 성능에 심각하게 영향을 줄 수 있다는 위험이 있습니다.

[발행/구독 네트워크에서 구독 성능](#)

IBM MQ에서 분배된 발행/구독은 다른 토픽 문자열에 대한 구독이 큐 관리자 네트워크에서 작성된 위치의 지식을 전파하여 작업합니다. 이것은 메시지가 발행되는 큐 관리자가 자신의 구독과 일치하기 위해 발행된 메시지의 사본이 필요한 다른 큐 관리자를 식별할 수 있게 합니다.

토픽 호스트 라우트된 발행/구독 클러스터 성능

토픽 호스트 라우트된 발행/구독 클러스터는 각 토픽을 호스트하는 큐 관리자에 대한 정확한 제어를 제공합니다. 이런 토픽 호스트는 토픽 트리의 해당 분기에 대한 라우팅 큐 관리자가 됩니다. 게다가, 구독 또는 발행자가 없는 큐 관리자는 토픽 호스트에 연결할 필요가 없습니다. 이 구성은 클러스터의 큐 관리자 사이의 연결 수 및 큐 관리자 사이에서 전달되는 정보의 양을 상당히 줄일 수 있습니다.

토픽 호스트 라우트 발행/구독 클러스터는 다음과 같이 작동합니다.

- 토픽은 클러스터에 있는 개별 토픽 호스트 큐 관리자에서 수동으로 정의됩니다.
- 클러스터 큐 관리자에 대한 구독이 작성될 때, 프로시 구독이 토픽 호스트에만 작성됩니다.
- 애플리케이션이 토픽에 정보를 발행할 때, 수신 큐 관리자가 해당 토픽을 호스트하는 큐 관리자로 구독을 전달합니다. 그런 다음 토픽 호스트가 토픽에 대한 유효한 구독을 갖는 클러스터의 모든 큐 관리자로 구독을 송신합니다.

토픽 호스트 라우팅에 대한 더 상세한 소개에 대해서는 [클러스터의 토픽 호스트 라우팅](#)을 참조하십시오.

많은 구성의 경우 토픽 호스트 라우팅은 다음과 같은 이점을 제공하기 때문에 직접 라우팅보다 더 적절한 토폴로 지입니다.

- 대형 클러스터의 확장성 개선. 토픽 호스트 큐 관리자만 클러스터의 다른 모든 큐 관리자에 연결할 수 있어야 합니다. 따라서 큐 관리자 간 채널이 감소하며 직접 라우팅에 비해 큐 관리자 간의 발행/구독 관리 트래픽이 줄어듭니다. 큐 관리자에서 구독이 변경되면, 토픽 호스트 큐 관리자에게만 알려야 합니다.
- 실제 구성에 대한 추가 제어. 직접 라우팅에서는 모든 큐 관리자가 모든 역할을 담당하는 것으로 간주하므로, 모두가 동등한 능력을 가지고 있어야 합니다. 토픽 호스트 라우팅에서는 토픽 호스트 큐 관리자를 명시적으로 선택합니다. 그러므로 해당 큐 관리자가 적합한 장치에서 실행 중인지 확인할 수 있고 다른 큐 관리자에 대해서는 기능이 적은 시스템을 사용할 수 있습니다.

그러나 토픽 호스트 라우팅을 사용하는 경우에도 특정 제한조건이 시스템에 적용됩니다.

- 직접 라우팅보다 시스템 구성과 유지보수에 더 많은 계획이 필요합니다. 토픽 트리에서 클러스터할 지점 및 클러스터의 토픽 정의 위치를 결정해야 합니다.
- 직접 라우트 토픽과 마찬가지로, 새 토픽 호스트 라우트 토픽을 정의할 경우 정보가 전체 저장소 큐 관리자로 푸시되어 거기에서 클러스터의 모든 멤버에게 전달됩니다. 이 이벤트는 채널이 아직 시작되지 않은 경우 전체 저장소에서 클러스터의 각 멤버로 시작되도록 합니다.
- 클러스터에 구독이 없는 경우에도 발행물이 항상 비호스트 큐 관리자에서 호스트 큐 관리자로 송신됩니다. 따라서 일반적으로 구독이 있을 것으로 예상되는 경우 또는 글로벌 연결 및 지식의 오버헤드가 추가 발행 트래픽의 위험보다 클 경우 라우트 토픽을 사용해야 합니다.
- 비호스트 큐 관리자에서 발행되는 메시지는 구독을 호스팅하는 큐 관리자로 전달되지 않습니다. 이러한 메시지는 항상 토픽 호스트 큐 관리자를 통해 라우트됩니다. 이 접근 방식을 사용할 경우 클러스터에 대한 총 오버헤드와 메시지 대기 시간이 증가하고 성능이 저하될 수 있습니다.

참고: 특정 구성의 경우 중앙 집중된 발행자 또는 구독자를 사용하는 토픽 호스트 라우팅에서 설명하는 대로 이 제한조건을 유용하게 제거할 수 있습니다.

- 하나의 토픽 호스트 큐 관리자를 사용할 경우 토픽에 발행되는 모든 메시지에 대해 단일 실패 지점이 제공됩니다. 이 단일 실패 지점은 토픽 호스트를 여러 개 정의하여 제거할 수 있습니다. 그러나 호스트가 여러 개 있으면 구독을 통해 수신되는 발행 메시지의 순서에 영향을 미칩니다.
- 토픽 호스트 큐 관리자가 여러 큐 관리자의 발행 트래픽을 처리해야 하기 때문에 토픽 호스트 큐 관리자에서 추가 메시지 로드가 발생합니다. 이 로드를 줄이려면 하나의 토픽에 대해 여러 개의 토픽 호스트를 사용하거나(메시지 순서가 유지되지 않는 경우), 토픽 트리의 여러 분기에 대한 라우트 토픽을 호스팅할 여러 큐 관리자를 사용하십시오.

중앙 집중된 발행자 또는 구독자를 갖는 토픽 호스트 라우팅

발행물이 항상 토픽 호스트 큐 관리자를 통해 구독으로 라우트될 때 발생하는 추가 "홉(Hop)"을 제거하려면, 토픽을 호스팅하는 동일한 큐 관리자에서 발행자 또는 구독을 구성하십시오. 이 접근법은 다음 두 경우에 최대 성능 이점을 제공합니다.

- 다수의 발행자와 소수의 구독을 가진 토픽. 이 경우, 토픽 호스트 큐 관리자에 구독을 호스팅하십시오.
- 소수의 발행자와 다수의 구독을 가진 토픽. 이 경우, 토픽 호스트 큐 관리자에 발행자를 호스팅하십시오.

다음 그림은 구독도 호스팅하는 토픽 호스트 큐 관리자를 표시합니다. 이 접근법은 발행자와 구독자 사이의 추가 "홉(Hop)"을 제거하며, 클러스터의 모든 멤버 사이에 구독 지식의 불필요한 공유를 줄입니다.




그림 27. 토픽 호스트 큐 관리자에서 구독 호스트

다음 그림은 발행자도 호스트하는 토픽 호스트 큐 관리자를 표시합니다. 이 접근법은 발행자와 구독자 사이의 추가 "홉(Hop)"을 제거하며, 클러스터의 모든 멤버 사이에 구독 지식의 불필요한 공유를 줄입니다.




그림 28. 토픽 호스트 큐 관리자에서 발행물 호스트

관련 개념

직접 라우트된 발행/구독 클러스터 성능

직접 라우트된 발행/구독 클러스터에서, 모든 클러스터 큐 관리자가 발행/구독 메시징에 능동적으로 참여하고 있는지 여부와 상관없이 클러스터된 토픽 및 프록시 구독 같은 정보가 클러스터의 모든 멤버에 푸시됩니다. 이 프로세스는 시스템에 상당한 추가 로드를 생성합니다. 성능에 대한 클러스터 관리의 효과를 줄이기 위해 피크가 아닌 시간에 업데이트를 수행하고 발행/구독에 참여하는 큐 관리자의 훨씬 더 작은 서브세트를 정의하고 그것을 "중첩" 클러스터로 만들거나 토픽 호스트 라우팅 사용으로 전환할 수 있습니다.

발행/구독 네트워크에서 작성자와 사용자 밸런스 유지

비동기 메시징 성능에서 중요한 개념은 밸런스입니다. 메시지 이용자가 메시지 작성자와 밸런스를 이루지 않는 경우, 이용되지 않는 메시지의 백로그가 쌓이고 복수 애플리케이션의 성능에 심각하게 영향을 줄 수 있다는 위험이 있습니다.

발행/구독 네트워크에서 구독 성능

IBM MQ에서 분배된 발행/구독은 다른 토픽 문자열에 대한 구독이 큐 관리자 네트워크에서 작성된 위치의 지식을 전파하여 작업합니다. 이것은 메시지가 발행되는 큐 관리자가 자신의 구독과 일치하기 위해 발행된 메시지의 사본이 필요한 다른 큐 관리자를 식별할 수 있게 합니다.

발행/구독 네트워크에서 작성자와 이용자 밸런스 유지

비동기 메시징 성능에서 중요한 개념은 밸런스입니다. 메시지 이용자가 메시지 작성자와 밸런스를 이루지 않는 경우, 이용되지 않는 메시지의 백로그가 쌓이고 복수 애플리케이션의 성능에 심각하게 영향을 줄 수 있다는 위험이 있습니다.

포인트-투-포인트 메시징 토폴로지에서 메시지 이용자와 메시지 작성자 사이의 관계가 쉽게 이해됩니다. 큐별로, 채널별로 메시지 생성 및 이용의 추정값을 얻을 수 있습니다. 밸런스 부족이 있는 경우 병목현상을 쉽게 식별한 후 구제합니다.

발행자 및 구독자가 발행/구독 토폴로지에서 밸런스를 이루는지 여부를 밝히는 것은 더 어렵습니다. 각 구독에서 시작하고, 토픽에 발행자를 갖는 큐 관리자로 돌아가서 작업하십시오. 각 큐 관리자에서 각 구독자로 흐르는 발행물의 수를 계산하십시오.

리모트 큐 관리자의 구독과(프록시 구독을 바탕으로) 일치하는 각 발행이 전송 큐에 넣어집니다. 다중 리모트 큐 관리자가 해당 발행에 대한 프록시 구독을 갖는 경우 메시지의 복수 사본이 각각 서로 다른 송신자 채널을 대상으로 하는 전송 큐에 넣어집니다.

발행/구독 클러스터에서는 해당 발행물이 구독을 호스트하는 리모트 큐 관리자의 SYSTEM.INTER.QMGR.PUBS 큐를 대상으로 합니다. 계층에서는 각 발행물이 SYSTEM.BROKER.DEFAULT.STREAM 큐 또는 리모트 큐 관리자의 SYSTEM.QPUBSUB.QUEUE.NAMELIST에 나열되는 다른 모든 스트림 큐를 대상으로 합니다. 각 큐 관리자는 해당 큐에 도착하는 메시지를 처리하고 해당 큐 관리자의 올바른 구독으로 전달합니다.

이 때문에 병목현상이 발생할 수 있는 다음 지점의 로드를 모니터하십시오.

- 개별 구독 큐의 로드를 모니터하십시오.
 - 이 병목 현상은 구독 애플리케이션이 발행되자마자 가능한 빨리 발행물을 이용 중이 아님을 의미합니다.
- SYSTEM.INTER.QMGR.PUBS 큐 또는 스트림 큐의 로드를 모니터하십시오.
 - 이 병목현상은 큐 관리자가 로컬 구독으로 분배할 수 있는 것보다 더 빨리 하나 이상의 리모트 큐 관리자로부터 발행물을 수신 중임을 의미합니다.
 - 클러스터에서 토픽 호스트 라우팅을 사용할 때 토픽 호스트 큐 관리자에서 볼 때, 추가 큐 관리자 토픽 호스트를 작성하여 발행 워크로드가 그들 사이에서 밸런싱될 수 있도록 할 것을 고려하십시오. 그러나 이것은 발행물 사이의 메시지 순서 지정에 영향을 줍니다. 단일 토픽에 대한 다중 토픽 호스트를 사용하는 토픽 호스트 라우팅을 참조하십시오.
- 발행 큐 관리자와 구독 큐 관리자 사이의 채널에서 로드를 모니터하십시오. 이것은 구독 큐 관리자의 전송 큐에 의해 공급됩니다.
 - 이 병목 현상은 하나 이상의 채널이 실행 중이 아니거나, 메시지가 채널이 리모트 큐 관리자로 전달할 수 있는 것보다 더 빨리 로컬 큐 관리자로 발행되고 있음을 의미합니다.
 - 발행/구독 클러스터를 사용할 때, 대상 큐 관리자에 추가 클러스터 수신자 채널 정의를 고려하십시오. 이것은 발행 워크로드가 그들 사이에 밸런싱되도록 허용합니다. 그러나, 이것은 발행 사이의 메시지 순서 지정에 영향을 줍니다. 또한 특정 상황에서는 성능을 개선할 수 있기 때문에 다중 클러스터 전송 큐 구성으로 이동을 고려하십시오.
- 발행 애플리케이션이 큐 처리된 발행/구독 인터페이스를 사용 중인 경우, (a) SYSTEM.BROKER.DEFAULT.STREAM 큐 및 SYSTEM.QPUBSUB.QUEUE.NAMELIST에 나열된 다른 모든 스트림 큐 및 (b) SYSTEM.BROKER.DEFAULT.SUBPOINT 큐 및 SYSTEM.QPUBSUB.SUBPOINT.NAMELIST에 나열된 다른 모든 서브포인트 큐에서의 로드를 모니터하십시오.
 - 이 병목현상은 메시지가 로컬 큐 관리자가 메시지를 처리할 수 있는 것보다 더 빨리 로컬 발행 애플리케이션에 의해 넣어지고 있음을 의미합니다.

관련 개념

직접 라우트된 발행/구독 클러스터 성능

직접 라우트된 발행/구독 클러스터에서, 모든 클러스터 큐 관리자가 발행/구독 메시징에 능동적으로 참여하고 있는지 여부와 상관없이 클러스터된 토픽 및 프록시 구독 같은 정보가 클러스터의 모든 멤버에 푸시됩니다. 이 프로세스는 시스템에 상당한 추가 로드를 생성합니다. 성능에 대한 클러스터 관리의 효과를 줄이기 위해 피크가 아닌 시간에 업데이트를 수행하고 발행/구독에 참여하는 큐 관리자의 훨씬 더 작은 서브세트를 정의하고 그것을 "중첩" 클러스터로 만들거나 토픽 호스트 라우팅 사용으로 전환할 수 있습니다.

토픽 호스트 라우트된 발행/구독 클러스터 성능

토픽 호스트 라우트된 발행/구독 클러스터는 각 토픽을 호스트하는 큐 관리자에 대한 정확한 제어를 제공합니다. 이런 토픽 호스트는 토픽 트리의 해당 분기에 대한 라우팅 큐 관리자가 됩니다. 게다가, 구독 또는 발행자가 없는 큐 관리자는 토픽 호스트에 연결할 필요가 없습니다. 이 구성은 클러스터의 큐 관리자 사이의 연결 수 및 큐 관리자 사이에서 전달되는 정보의 양을 상당히 줄일 수 있습니다.

발행/구독 네트워크에서 구독 성능

IBM MQ에서 분배된 발행/구독은 다른 토픽 문자열에 대한 구독이 큐 관리자 네트워크에서 작성된 위치의 지식을 전파하여 작업합니다. 이것은 메시지가 발행되는 큐 관리자가 자신의 구독과 일치하기 위해 발행된 메시지의 사본이 필요한 다른 큐 관리자를 식별할 수 있게 합니다.

269 페이지의 『클러스터 모니터링』

클러스터 안에서 애플리케이션 메시지, 제어 메시지 및 로그를 모니터링할 수 있습니다. 클러스터가 큐의 둘 이상의 인스턴스 사이에 로드 밸런싱할 때 특별한 모니터링 고려사항이 있습니다.

발행/구독 네트워크에서 구독 성능

IBM MQ에서 분배된 발행/구독은 다른 토픽 문자열에 대한 구독이 큐 관리자 네트워크에서 작성된 위치의 지식을 전파하여 작업합니다. 이것은 메시지가 발행되는 큐 관리자가 자신의 구독과 일치하기 위해 발행된 메시지의 사본이 필요한 다른 큐 관리자를 식별할 수 있게 합니다.

이 방식은 일치하는 구독이 없는 큐 관리자로 발행된 메시지의 송신을 최소화합니다. 그러나, 구독 지식의 전파는 구독될 토픽 문자열의 수가 크고 빈번한 구독 작성 및 삭제를 통해 끊임없이 변하고 있을 때 상당한 오버헤드가 될 수 있습니다.

발행 및 구독이 발행/구독 네트워크 주위에서 이동되는 방법을 조정하여 성능에 영향을 미칠 수 있습니다. 네트워크 트래픽이 소수의 발행물과 빠른 구독 작성, 삭제 또는 변경을 갖는 경우, 모든 큐 관리자로 이동되는 구독 정보를 중지하고 대신 모든 발행물을 네트워크의 모든 큐 관리자로 전달할 수 있습니다. 또한 연결된 큐 관리자 사이에서 주어진 토픽에 대한 프록시 구독 및 발행의 흐름을 제한하고, 와일드카드를 포함하는 프록시 구독의 흐름을 제한하고 토픽 문자열의 수와 과도적 특성을 줄일 수 있습니다.

개별 구독 전파 및 모든 위치에서 발행

모든 위치에서 발행은 개별 구독 전파에 대한 대안입니다. 개별 전파에서는 큐 관리자에서 일치하는 구독을 갖는 발행물만 해당 큐 관리자로 전달됩니다. 모든 위치에서 발행을 사용하면 모든 발행물이 네트워크의 모든 큐 관리자에게 전달됩니다. 수신 큐 관리자는 로컬 구독과 일치하는 발행물을 전달합니다.

개별 구독 전파

이 메커니즘은 큐 관리자의 구독과 일치하는 발행물만이 송신되기 때문에 큐 관리자 간 발행 트래픽이 최소화됩니다.

그러나,

- 구독되는 각 개별 토픽 문자열에 대해, 프록시 구독이 발행/구독 토폴로지의 다른 큐 관리자로 송신됩니다. 큐 관리자 세트는 분산 발행/구독 네트워크 계획에서 설명하는 대로 사용되는 라우팅 모델에 따라 다릅니다.
 - 작성 또는 삭제할 수천 개의 구독이 있는 경우(예를 들어, 큐 관리자의 재시작 후 지속 불가능한 모든 구독 재작성) 또는 구독 세트가 빠르게 변하고 있으며 각각이 서로 다른 토픽 문자열에 대한 것인 경우 이 메시징 오버헤드는 상당할 수 있습니다.
 - 프록시 구독이 전파되는 큐 관리자의 수도 오버헤드의 스케일에 영향을 줍니다.
- 프록시 구독은 비동기 메시지를 사용하여 다른 큐 관리자로 이동됩니다. 이것은 다음과 같은 효과를 갖습니다.
 - 구독의 작성과 다른 큐 관리자에 의한 프록시 구독의 작성, 전달 및 처리 사이에 지연이 있습니다.
 - 해당 간격으로 이 큐 관리자에서 발행되는 메시지는 원격 구독으로 전달되지 않습니다.

모든 위치에서 발행

이 메커니즘을 사용하면 시스템에 토픽 문자열당 프록시 구독 오버헤드가 없습니다. 이것은 빠른 구독 작성, 삭제 또는 변경이 네트워크 로드 및 처리의 증가로 이어지지 않음을 의미합니다.

또한 모든 발행물이 모든 큐 관리자로 이동되기 때문에 큐 관리자로 이동되는 구독 작성과 발행 사이에 지연이 없습니다. 따라서 발행물이 새로 작성되는 원격 구독으로 전달되지 않는 구간이 없습니다.

그러나,

- 모든 발행물을 발행/구독 토폴로지의 모든 큐 관리자로 보내는 것은 발행물이 각 큐 관리자에서 일치하는 구독을 갖지 않는 과도한 네트워크 트래픽을 유발할 수 있습니다.
 - 토폴로지의 큐 관리자 수가 클수록, 오버헤드는 더 커집니다.

발행물이 큐 관리자의 상당한 부분으로 구독될 것을 예상할 때 또는 구독 변경의 빈도 때문에 프록시 구독 오버헤드가 너무 큰 경우에 모든 위치에서 발행 메커니즘 사용을 고려해야 합니다. 일치하는 구독을 갖는 큐 관리자로 보낼 때보다 모든 큐 관리자로 발행물이 전송될 때 메시징 트래픽 증가를 경험하는 경우에는 개별 프록시 구독 전달을 사용해야 합니다.

토픽 트리 내의 임의의 레벨에서 모든 위치에서 발행 작동을 설정할 수 있습니다. 모든 위치에서 발행을 사용하려면 상위 레벨 토픽 오브젝트에 대한 **PROXYSUB** 매개변수를 **FORCE**로 설정합니다. 그러면 토픽 트리에서 이 토픽 오브젝트 아래 모든 토픽과 일치하는 단일 와일드카드 프록시 구독이 존재합니다. 클러스터된 토픽 오브젝트에서 설정할 때는 **PROXYSUB(FORCE)** 속성이 토픽이 정의된 큐 관리자만이 아니라 네트워크의 모든 큐 관리자로 전파됩니다.

참고: 계층에서 사용될 때는 각 큐 관리자에서 **PROXYSUB(FORCE)**를 개별적으로 설정하므로 토폴로지 메커니즘이 자연스럽게 채널 수를 제한합니다. 그러나, 클러스터에서 사용될 때는 많은 추가 채널이 시작될 수 있습니다.

- 토픽 호스트 라우트된 클러스터에서, 채널이 각 큐 관리자에서 각 토픽 호스트 큐 관리자로 시작됩니다.
- 직접 라우트된 클러스터에서는 채널이 모든 큐 관리자에서 다른 모든 큐 관리자로 시작됩니다.

많은 채널을 시작하는 오버헤드는 직접 라우트된 클러스터에서 가장 많이 표명되고 성능 문제를 유발할 수 있습니다. [310 페이지의 『직접 라우트된 발행/구독 클러스터 성능』](#)의 내용을 참조하십시오.

연결된 큐 관리자 사이의 프록시 구독 및 발행의 흐름을 제한하는 다른 방법

토픽 문자열 통합

많은 특징적인 임시 토픽 문자열의 사용은 발행자 또는 구독이 첨부되는 시스템의 각 큐 관리자에서 일정 수준의 관리 오버헤드를 가져옵니다. 주기적으로 토픽 문자열의 사용을 평가하여 토픽 문자열이 통합될 수 있는지 확인해야 합니다. 토픽 문자열의 수와 임시 네이처 및 그로 인해 발행자 및 구독을 줄이면 시스템에 대한 영향을 줄여줍니다.

발행 및 구독 범위 제한

지정된 토픽에 대해 발행 범위 및 구독 범위 설정을 사용하여 발행물 및 구독을 이들이 정의된 큐 관리자에 대해 로컬로 유지할 수 있습니다.

와일드카드 토픽에 작성되는 구독 차단

Topic 속성 **WILDCARD**를 **BLOCK**으로 설정하여 와일드카드를 포함하는 프록시 구독의 플로우를 제한할 수 있습니다. 프록시 구독의 와일드카드를 참조하십시오.

[315 페이지의 『발행/구독 네트워크에서 작성자와 이용자 밸런스 유지』](#)의 내용도 참조하십시오.

클러스터에서 프록시 구독 트래픽 모니터링

프록시 구독 트래픽으로부터 시스템에 대한 로드를 고려할 때, [315 페이지의 『발행/구독 네트워크에서 작성자와 이용자 밸런스 유지』](#)에서 나열되는 큐 모니터링 외에 다음 클러스터 큐를 모니터하십시오.

- 구독자 큐 관리자의 **SYSTEM.INTER.QMGR.FANREQ** 큐.
- 클러스터에 있는 다른 모든 큐 관리자의 **SYSTEM.INTER.QMGR.CONTROL** 큐.

이들 큐에 있는 모든 상당한 메시지 백로그는 구독 변경 비율이 시스템에 대해 너무 크거나 큐 관리자가 클러스터에서 올바르게 기능 중이 아님을 암시합니다. 문제점이 특정 큐 관리자에 있다고 의심하는 경우, 해당 큐 관리자에 대해 발행/구독 지원이 사용 불가능하지 않은지 확인하십시오. **ALTER QMGR**의 **PSMODE**를 참조하십시오.

관련 개념

직접 라우트된 발행/구독 클러스터 성능

직접 라우트된 발행/구독 클러스터에서, 모든 클러스터 큐 관리자가 발행/구독 메시징에 능동적으로 참여하고 있는지 여부와 상관없이 클러스터된 토픽 및 프록시 구독 같은 정보가 클러스터의 모든 멤버에 푸시됩니다. 이 프로세스는 시스템에 상당한 추가 로드를 생성합니다. 성능에 대한 클러스터 관리의 효과를 줄이기 위해 피크가 아닌

시간에 업데이트를 수행하고 발행/구독에 참여하는 큐 관리자의 훨씬 더 작은 서브세트를 정의하고 그것을 "중첩" 클러스터로 만들거나 토픽 호스트 라우팅 사용으로 전환할 수 있습니다.

토픽 호스트 라우트된 발행/구독 클러스터 성능

토픽 호스트 라우트된 발행/구독 클러스터는 각 토픽을 호스트하는 큐 관리자에 대한 정확한 제어를 제공합니다. 이런 토픽 호스트는 토픽 트리의 해당 분기에 대한 라우팅 큐 관리자가 됩니다. 게다가, 구독 또는 발행자가 없는 큐 관리자는 토픽 호스트에 연결할 필요가 없습니다. 이 구성은 클러스터의 큐 관리자 사이의 연결 수 및 큐 관리자 사이에서 전달되는 정보의 양을 상당히 줄일 수 있습니다.

발행/구독 네트워크에서 작성자와 이용자 밸런스 유지

비동기 메시징 성능에서 중요한 개념은 밸런스입니다. 메시지 이용자가 메시지 작성자와 밸런스를 이루지 않는 경우, 이용되지 않는 메시지의 백로그가 쌓이고 복수 애플리케이션의 성능에 심각하게 영향을 줄 수 있다는 위험이 있습니다.

관련 정보

[발행/구독 네트워크에서의 프록시 구독](#)

토픽 트리에서 불필요한 토픽 수 감소

발행/구독 시스템의 성능은 토픽 트리의 원하지 않는 토픽 수를 줄여서 개선됩니다. 원하지 않는 토픽은 무엇이고 이들을 제거하는 방법은 무엇입니까?

성능에 부정적인 영향을 주지 않고 많은 수의 토픽을 작성할 수 있습니다. 그러나, 발행/구독 사용의 몇 가지 방법은 토픽 트리를 지속적으로 팽창시킵니다. 유난히 많은 수의 토픽이 한 번 작성되고 다시는 사용되지 않습니다. 커지는 토픽 수는 성능 문제점이 될 수 있습니다.

크고 커져가는 원하지 않는 토픽 수로 이어지는 설계를 피할 수 있는 방법은 무엇입니까? 큐 관리자가 토픽 트리에서 원하지 않는 토픽을 제거하도록 도와주기 위해 무엇을 할 수 있습니까?

큐 관리자는 30분 동안 사용되지 않은 토픽을 원하지 않는 토픽으로 인식합니다. 큐 관리자는 토픽 트리에서 원하지 않는 토픽을 제거합니다. 30분 지속 기간은 큐 관리자 속성 **TREELIFE**를 변경하여 바꿀 수 있습니다. 토픽이 큐 관리자에 사용되지 않는 것으로 나타나는지 확인하여 큐 관리자가 원하지 않는 토픽을 제거하도록 도울 수 있습니다. [318 페이지의 『사용되지 않는 토픽의 개념』](#) 절에서 사용되지 않는 토픽의 정의를 설명합니다.

애플리케이션을 설계하고 특히 장기 실행하는 애플리케이션을 설계하는 프로그래머는 자원 사용법, 즉 프로그램에 필요한 자원의 양, 한정되지 않은 수요가 있는지 여부 및 자원 누출이 있는지 여부 등을 고려합니다. 토픽은 발행/구독 프로그램이 사용하는 자원입니다. 프로그램이 사용하는 다른 자원과 마찬가지로 토픽의 사용을 면밀히 조사하십시오.

사용되지 않는 토픽의 개념

사용되지 않는 토픽의 개념을 정의하기 전에, 무엇이 정확하게 토픽으로 계수됩니까?

USA/Alabama/Auburn 같은 토픽 문자열이 토픽으로 변환될 때, 토픽이 토픽 트리에 추가됩니다. 추가 토픽 노드 및 해당 토픽이 필요한 경우 트리에 작성됩니다. 토픽 문자열 USA/Alabama/Auburn이 다음 세 토픽을 갖는 트리로 변환됩니다.

- USA
- USA/Alabama
- USA/Alabama/Auburn

토픽 트리의 모든 토픽을 표시하려면 **runmqsc** 명령 **DISPLAY TPSTATUS('#') TYPE(TOPIC)**을 사용하십시오.

토픽 트리의 미사용 토픽은 다음 특성을 갖습니다.

토픽 오브젝트와 연관되지 않음

관리 토픽 오브젝트는 토픽과 연관시키는 토픽 문자열을 갖습니다. 토픽 오브젝트 Alabama를 정의할 때, 연관될 토픽 USA/Alabama가 존재하지 않는 경우 해당 토픽이 토픽 문자열로부터 작성됩니다. 토픽이 존재하는 경우 토픽 오브젝트 및 토픽이 토픽 문자열을 사용하여 함께 연관됩니다.

보유된 발행을 갖지 않음

보유된 발행을 갖는 토픽은 MQPMO_RETAIN 옵션과 함께 토픽에 메시지는 넣는 발행자의 결과입니다.

USA/Alabama가 보유된 발행을 갖는지 확인하려면 **runmqsc** 명령 DISPLAY TPSTATUS('USA/Alabama') RETAINED를 사용하십시오. 응답은 YES 또는 NO입니다.

USA/Alabama에서 보유된 발행을 제거하려면 **runmqsc** 명령 CLEAR TOPICSTR('USA/Alabama') CLTRTYPE(RETAINED)를 사용하십시오.

하위 토픽이 없음

USA/Alabama/Auburn은 하위 토픽이 없는 토픽입니다. USA/Alabama/Auburn은 USA/Alabama의 직접 하위 토픽입니다.

runmqsc 명령 DISPLAY TPSTATUS('USA/Alabama+')로 USA/Alabama의 직접 하위를 표시하십시오.

노드에 대한 활성 발행자가 없음

노드에 대한 활성 발행자는 출력을 위해 열린 토픽을 갖는 애플리케이션입니다.

예를 들어, 애플리케이션이 열기 옵션 MQOO_OUTPUT과 함께 **Alabama**라는 토픽 오브젝트를 엽니다.

USA/Alabama 및 그의 모든 하위에 대한 활성 발행자를 표시하려면 **runmqsc** 명령 DISPLAY TPSTATUS('USA/Alabama/#') TYPE(PUB) ACTCONN을 사용하십시오.

노드에 대한 활성 구독자가 없음

활성 구독자는 지속 가능 구독이거나 MQSUB을 갖는 토픽에 구독을 등록했고 닫지 않은 애플리케이션 중 하나일 수 있습니다.

USA/Alabama에 대한 활성 구독을 표시하려면 **runmqsc** 명령 DISPLAY TPSTATUS('USA/Alabama') TYPE(SUB) ACTCONN을 사용하십시오.

USA/Alabama 및 그의 모든 하위에 대한 활성 구독을 표시하려면 **runmqsc** 명령 DISPLAY TPSTATUS('USA/Alabama/#') TYPE(SUB) ACTCONN을 사용하십시오.

토픽 트리에서 토픽 수 관리

요약하자면, 토픽 트리의 토픽 수를 관리하는 많은 방법이 있습니다.

TPCOUNT 표시

TPCOUNT 특성을 표시하려면 주기적으로 **runmqsc** 명령 DISPLAY PUBSUB ALL을 사용하십시오. 이것은 토픽 트리에 있는 토픽 노드의 수입입니다. 숫자가 커지고 있는 경우 더 짧은 TREELIFE가 필요하거나 토픽 자체의 재설계가 필요함을 표시할 수 있습니다.

TREELIFE 수정

미사용 토픽은 기본적으로 30분의 수명을 갖습니다. 미사용 토픽의 수명을 더 작게 만들 수 있습니다.

예를 들어, **runmqsc** 명령 ALTER QMGR TREELIFE(900)은 미사용 토픽의 수명을 30분에서 15분으로 줄입니다.

예외적으로 큐 관리자 재시작

큐 관리자가 재시작될 때, 토픽 트리는 토픽 오브젝트, 보유된 발행을 갖는 노드 및 지속 가능 구독으로부터 다시 초기화됩니다. 발행자 및 구독자 프로그램의 조작에 의해 작성된 토픽은 제거됩니다.

최후의 수단으로서, 원하지 않는 토픽의 성장이 과거의 성능 문제점의 원인이었던 경우 큐 관리자를 재시작하십시오.

관련 정보

[토픽 트리](#)

주의사항

이 정보는 미국에서 제공되는 제품 및 서비스용으로 작성된 것입니다.

IBM은 다른 국가에서 이 책에 기술된 제품, 서비스 또는 기능을 제공하지 않을 수도 있습니다. 현재 사용할 수 있는 제품 및 서비스에 대한 정보는 한국 IBM 담당자에게 문의하십시오. 이 책에서 IBM 제품, 프로그램 또는 서비스를 언급했다고 해서 해당 IBM 제품, 프로그램 또는 서비스만을 사용할 수 있다는 것을 의미하지는 않습니다. IBM의 지적 재산을 침해하지 않는 한, 기능상으로 동등한 제품, 프로그램 또는 서비스를 대신 사용할 수도 있습니다. 그러나 비IBM 제품, 프로그램 또는 서비스의 운영에 대한 평가 및 검증은 사용자의 책임입니다.

IBM은 이 책에서 다루고 있는 특정 내용에 대해 특허를 보유하고 있거나 현재 특허 출원 중일 수 있습니다. 이 책을 제공한다고 해서 특허에 대한 라이선스까지 부여하는 것은 아닙니다. 라이선스에 대한 의문사항은 다음으로 문의하십시오.

150-945

서울특별시 영등포구
국제금융로 10, 3IFC
한국 아이.비.엠 주식회사
U.S.A.

2바이트(DBCS) 정보에 관한 라이선스 문의는 한국 IBM에 문의하거나 다음 주소로 서면 문의하시기 바랍니다.

지적 재산권 라이선스 부여
2-31 Roppongi 3-chome, Minato-Ku
IBM Japan, Ltd.
19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku
Tokyo 103-8510, Japan

다음 단락은 현지법과 상충하는 영국이나 기타 국가에서는 적용되지 않습니다. IBM은 타인의 권리 비침해, 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 묵시적 보증을 포함하여(단, 이에 한하지 않음) 명시적 또는 묵시적인 일체의 보증 없이 이 책을 "현상태대로" 제공합니다. 일부 국가에서는 특정 거래에서 명시적 또는 묵시적 보증의 면책사항을 허용하지 않으므로, 이 사항이 적용되지 않을 수도 있습니다.

이 정보에는 기술적으로 부정확한 내용이나 인쇄상의 오류가 있을 수 있습니다. 이 정보는 주기적으로 변경되며, 변경된 사항은 최신판에 통합됩니다. IBM은 이 책에서 설명한 제품 및/또는 프로그램을 사전 통지 없이 언제든지 개선 및/또는 변경할 수 있습니다.

이 정보에서 언급되는 비IBM의 웹 사이트는 단지 편의상 제공된 것으로, 어떤 방식으로든 이들 웹 사이트를 옹호하고자 하는 것은 아닙니다. 해당 웹 사이트의 자료는 본 IBM 제품 자료의 일부가 아니므로 해당 웹 사이트 사용으로 인한 위험은 사용자 본인이 감수해야 합니다.

IBM은 귀하의 권리를 침해하지 않는 범위 내에서 적절하다고 생각하는 방식으로 귀하가 제공한 정보를 사용하거나 배포할 수 있습니다.

(i) 독립적으로 작성된 프로그램과 기타 프로그램(본 프로그램 포함) 간의 정보 교환 및 (ii) 교환된 정보의 상호 이용을 목적으로 본 프로그램에 관한 정보를 얻고자 하는 라이선스 사용자는 다음 주소로 문의하십시오.

서울특별시 영등포구
서울특별시 강남구 도곡동 467-12,
군인공제회관빌딩
한국 아이.비.엠 주식회사
U.S.A.

이러한 정보는 해당 조건(예를 들면, 사용료 지불 등)하에서 사용될 수 있습니다.

이 정보에 기술된 라이선스가 부여된 프로그램 및 프로그램에 대해 사용 가능한 모든 라이선스가 부여된 자료는 IBM이 IBM 기본 계약, IBM 프로그램 라이선스 계약(IPLA) 또는 이와 동등한 계약에 따라 제공한 것입니다.

본 문서에 포함된 모든 성능 데이터는 제한된 환경에서 산출된 것입니다. 따라서 다른 운영 환경에서 얻어진 결과는 상당히 다를 수 있습니다. 일부 성능은 개발 단계의 시스템에서 측정되었을 수 있으므로 이러한 측정치가 일반적으로 사용되고 있는 시스템에서도 동일하게 나타날 것이라고는 보증할 수 없습니다. 또한 일부 성능은 추정

통해 추측되었을 수도 있으므로 실제 결과는 다를 수 있습니다. 이 책의 사용자는 해당 데이터를 본인의 특정 환경에서 검증해야 합니다.

비IBM 제품에 관한 정보는 해당 제품의 공급업체, 공개 자료 또는 기타 범용 소스로부터 얻은 것입니다. IBM에서는 이러한 제품들을 테스트하지 않았으므로, 비IBM 제품과 관련된 성능의 정확성, 호환성 또는 기타 청구에 대해서는 확신할 수 없습니다. 비IBM 제품의 성능에 대한 의문사항은 해당 제품의 공급업체에 문의하십시오.

IBM이 제시하는 방향 또는 의도에 관한 모든 언급은 특별한 통지 없이 변경될 수 있습니다.

이 정보에는 일상의 비즈니스 운영에서 사용되는 자료 및 보고서에 대한 예제가 들어 있습니다. 이들 예제에는 개념을 가능한 완벽하게 설명하기 위하여 개인, 회사, 상표 및 제품의 이름이 사용될 수 있습니다. 이들 이름은 모두 가공의 것이며 실제 기업의 이름 및 주소와 유사하더라도 이는 전적으로 우연입니다.

저작권 라이선스:

이 정보에는 여러 운영 플랫폼에서의 프로그래밍 기법을 보여주는 원어로 된 샘플 응용프로그램이 들어 있습니다. 귀하는 이러한 샘플 프로그램의 작성 기준이 된 운영 플랫폼의 응용프로그램 프로그래밍 인터페이스(API)에 부합하는 응용프로그램을 개발, 사용, 판매 또는 배포할 목적으로 IBM에 추가 비용을 지불하지 않고 이들 샘플 프로그램을 어떠한 형태로든 복사, 수정 및 배포할 수 있습니다. 이러한 샘플 프로그램은 모든 조건하에서 완전히 테스트된 것은 아닙니다. 따라서 IBM은 이들 샘플 프로그램의 신뢰성, 서비스 가능성 또는 기능을 보증하거나 진술하지 않습니다.

이 정보를 소프트웨어로 확인하는 경우에는 사진과 컬러 삽화가 제대로 나타나지 않을 수도 있습니다.

프로그래밍 인터페이스 정보

프로그래밍 인터페이스 정보는 본 프로그램과 함께 사용하기 위한 응용프로그램 소프트웨어 작성을 돕기 위해 제공됩니다.

이 책에는 고객이 프로그램을 작성하여 WebSphere MQ서비스를 얻을 수 있도록 하는 계획된 프로그래밍 인터페이스에 대한 정보가 포함되어 있습니다.

그러나 본 정보에는 진단, 수정 및 성능 조정 정보도 포함되어 있습니다. 진단, 수정 및 성능 조정 정보는 응용프로그램 소프트웨어의 디버거를 돕기 위해 제공된 것입니다.

중요사항: 이 진단, 수정 및 튜닝 정보는 변경될 수 있으므로 프로그래밍 인터페이스로 사용하지 마십시오.

상표

IBM, IBM 로고, [ibm.com](http://www.ibm.com)[®]는 전세계 여러 국가에 등록된 IBM Corporation의 상표입니다. 현재 IBM 상표 목록은 웹 "저작권 및 상표 정보"(www.ibm.com/legal/copytrade.shtml)에 있습니다. 기타 제품 및 서비스 이름은 IBM 또는 타사의 상표입니다.

Microsoft 및 Windows는 미국 또는 기타 국가에서 사용되는 Microsoft Corporation의 상표입니다.

UNIX는 미국 또는 기타 국가에서 사용되는 The Open Group의 등록상표입니다.

Linux는 미국 또는 기타 국가에서 사용되는 Linus Torvalds의 등록상표입니다.

이 제품에는 Eclipse 프로젝트 (<http://www.eclipse.org/>)에서 개발한 소프트웨어가 포함되어 있습니다.

Java 및 모든 Java 기반 상표와 로고는 Oracle 및/또는 그 계열사의 상표 또는 등록상표입니다.



부품 번호:

(1P) P/N: