

9.0

IBM MQ 유지보수 및 마이그레이션

IBM

참고

이 정보와 이 정보가 지원하는 제품을 사용하기 전에, [229 페이지의 『주의사항』](#)에 있는 정보를 확인하십시오.

이 개정판은 새 개정판에 별도로 명시하지 않는 한, IBM® MQ의 버전 9 릴리스 0 및 모든 후속 릴리스와 수정에 적용됩니다.

IBM은 귀하가 IBM으로 보낸 정보를 귀하의 권리를 침해하지 않는 범위 내에서 적절하다고 생각하는 방식으로 사용하거나 배포할 수 있습니다.

© Copyright International Business Machines Corporation 2007, 2023.

목차

유지보수 및 마이그레이션.....	5
유지보수 및 마이그레이션에 대한 자세한 정보를 제공하는 위치.....	5
IBM MQ for Multiplatforms의 버전 이름 지정 설계.....	7
IBM MQ for z/OS의 버전 이름 지정 설계.....	8
IBM MQ에 유지보수 적용.....	9
유지보수 레벨 조회.....	11
Windows에서 유지보수 적용 및 제거.....	11
UNIX 및 Linux에서 유지보수 적용 및 제거.....	26
IBM i에서 유지보수 적용 및 제거.....	50
z/OS에서 유지보수 적용 및 제거.....	55
IBM MQ에 업그레이드 및 수정사항 적용.....	56
업그레이드 및 수정사항의 특성.....	57
Windows에서 IBM MQ 설치 업그레이드.....	58
마이그레이션IBM MQ.....	63
마이그레이션에 영향을 미치는 변경사항.....	64
마이그레이션 경로.....	65
마이그레이션 개념 및 방법.....	66
공존, 호환성 및 상호 운용성.....	82
한 Continuous Delivery 릴리스에서 다른 릴리스로 마이그레이션.....	97
Windows에서 IBM MQ 마이그레이션.....	98
Migrating IBM MQ on UNIX and Linux.....	130
IBM i에서 IBM MQ 마이그레이션.....	156
z/OS에서 IBM MQ 마이그레이션.....	177
큐 관리자 클러스터 마이그레이션.....	205
고가용성 구성의 큐 관리자 마이그레이션.....	211
복제된 데이터 큐 관리자 마이그레이션.....	213
UNIX, Linux, and Windows에서 로그 마이그레이션.....	216
Internet Protocol 버전 6 (IPv6) 이주.....	219
주의사항.....	229
프로그래밍 인터페이스 정보.....	230
상표.....	230

IBM MQ 유지보수 및 마이그레이션

유지보수, 업그레이드, 마이그레이션에는 IBM MQ에 대한 세 가지의 명확한 의미가 있습니다. 정의는 여기에서 설명됩니다. 다음 섹션은 마이그레이션에 대한 다양한 개념과 필요한 다양한 태스크를 설명합니다. 이러한 태스크는 필요한 경우 플랫폼에 특정합니다.

이 태스크 정보



주의: 이 절의 정보는 Continuous Delivery(CD) 및 Long Term Support(LTS) 릴리스 모두에 적용됩니다. LTS 또는 CD 릴리스에만 적용되는 정보는 해당 아이콘으로 표시됩니다.

IBM MQ는 유지보수, 업그레이드 및 마이그레이션이라는 용어를 다음과 같이 사용합니다.

유지보수는 수정팩, 누적 보안 업데이트 (CSU), 임시 수정사항 또는 프로그램 임시 수정 (PTF)의 적용입니다.

유지보수에는 하나의 기본 특성이 있습니다. 이러한 수정사항은 유지보수 설치 도구를 사용하여 적용되는 MR(manufacturing refresh)을 사용하여 설치되든 간에 기존 코드와 동일한 명령 레벨에 있습니다. 유지보수를 적용한 후에는 마이그레이션이 필요하지 않습니다. 설치 이전 레벨로 복원될 수 있고, 모든 변경된 큐 관리자 또는 애플리케이션은 복원된 코드 레벨에서 계속 작동합니다. 하지만 새 레벨의 IBM MQ 코드로 애플리케이션을 테스트해야 합니다.

자세한 정보는 9 페이지의 『IBM MQ에 유지보수 적용』의 내용을 참조하십시오.

업그레이드는 기존 IBM MQ 설치를 받아서 새 코드 레벨로 업그레이드하는 프로세스입니다.

IBM MQ의 수정 레벨을 업그레이드하는 경우 외에는 업그레이드에 이어 마이그레이션이 수행되어야 합니다. 마이그레이션이 일어나지 않았으면 업그레이드를 취소할 수 있습니다. 업그레이드 제거 프로세스는 플랫폼별로 업그레이드가 적용된 방법에 따라 다릅니다. IBM MQ의 명령 레벨을 변경하는 업그레이드에는 애플리케이션이 다시 연결되기 전에 큐 관리자 마이그레이션이 필요합니다.

자세한 정보는 56 페이지의 『IBM MQ에 업그레이드 및 수정사항 적용』의 내용을 참조하십시오.

마이그레이션은 최신 코드 레벨과 일치하도록 큐 관리자 데이터를 업데이트하는 프로세스입니다.

마이그레이션은 큐 관리자를 최신 코드 레벨로 처음 시작할 때 발생하며, 항상 큐 관리자 명령 레벨을 변경하는 업그레이드(자동 및 수동 변경 둘 다)가 뒤따릅니다. 마이그레이션은 큐 관리자 데이터, 애플리케이션 및 큐 관리자가 실행되는 환경의 변환입니다. 마이그레이션이 수행되면 큐 관리자는 더 이상 이전 코드 레벨로 시작할 수 없습니다. 대부분의 플랫폼에서 큐 관리자 마이그레이션은 되돌릴 수 없습니다.

- ▶ **Multi** IBM MQ for Multiplatforms에서 마이그레이션은 되돌릴 수 없습니다. 이 제한사항은 엔터프라이즈가 LTS(Long Term Support) 릴리스 또는 CD(Continuous Delivery) 릴리스 모델을 사용하는지 여부에 상관없이 적용됩니다.
- ▶ **z/OS** IBM MQ for z/OS® 9.0에서 LTS 릴리스를 사용하는 경우에만 큐 관리자를 역방향으로 마이그레이션할 수 있습니다. 자세한 정보는 [IBM MQ 릴리스 유형](#)을 참조하십시오.

자세한 정보는 63 페이지의 『마이그레이션 IBM MQ』의 내용을 참조하십시오.

관련 정보

[z/OS용 IBM MQ Program Directory PDF 파일](#)

유지보수 및 마이그레이션에 대한 자세한 정보를 제공하는 위치

자세한 정보가 있는 위치입니다(예: IBM MQ를 마이그레이션하고 유지보수하여 시작하는 경우).

IBM MQ를 유지보수하고 마이그레이션하여 시작하기




IBM MQ 마이그레이션에 익숙하지 않은 경우 다음 정보를 읽는 것부터 시작하십시오.

- 66 페이지의 『마이그레이션 개념 및 방법』 절: 유지보수, 마이그레이션 및 업그레이드 간의 차이 및 지원되는 마이그레이션 경로를 포함하여 마이그레이션 태스크를 계획하기 전에 이해해야 할 개념에 대해 자세히 알아보려면 다음 주제를 사용하십시오.

- 6 페이지의 『IBM WebSphere MQ/IBM MQ 마이그레이션 안내서』: 릴리스 및 플랫폼에 대한 마이그레이션 프로세스 계획에 대한 자세한 정보를 찾으려면 다음 안내서를 사용하십시오.

이 릴리스의 새로운 기능 및 변경사항

이 릴리스에서 새 기능 및 변경사항에 대한 정보는 다음 주제를 참조하십시오.

-  IBM MQ 9.0의 새로운 기능 및 변경된 기능
-  IBM MQ 9.0.x Continuous Delivery의 새로운 기능 및 변경된 기능
-  IBM MQ 9.0.0.x Long Term Support의 새로운 기능 및 변경된 기능

이전 릴리스의 새로운 기능 및 변경사항

기존 애플리케이션의 작동이나 관리 태스크의 자동화에 영향을 줄 수 있으므로, 일부 새 기능 및 이전 릴리스의 변경사항이 마이그레이션 계획에 영향을 미칠 수 있습니다. 이전 릴리스에 대한 제품 문서에서 이러한 변경사항에 대한 세부사항을 찾아보려면 [이전 릴리스의 의 새로운 기능 및 변경된 기능을 참조하십시오.](#)

중요사항: IBM WebSphere® MQ 7.0이전 버전에서 시스템을 마이그레이션하는 경우 최신 버전으로 마이그레이션하기 전에 시스템을 IBM WebSphere MQ 7.0.1 또는 IBM WebSphere MQ 7.1 로 마이그레이션해야 합니다. 태스크를 수행하는 방법에 대한 정보는 적절한 버전의 제품 문서를 참조하십시오. IBM Documentation에서 사용 불가능한 제품 문서의 이전 버전에 대한 링크는 [IBM MQ 문서 라이브러리 웹 페이지](#)의 내용을 참조하십시오.


시스템 요구사항 및 필수조건




IBM MQ 8.0부터는 SPCR(Software Product Compatibility Reports) 도구를 사용하여 지원되는 운영 체제, 시스템 요구사항, 필수조건 및 선택적 지원 소프트웨어에 대한 정보를 찾을 수 있습니다. 지원되는 각 플랫폼에 대한 보고서 링크 및 SPCR 도구에 대한 자세한 정보는 [System Requirements for IBM MQ 9.0 웹 페이지](#)를 참조하십시오.


IBM WebSphere MQ 또는 IBM MQ의 모든 릴리스에 대한 시스템 요구사항 정보 링크는 [IBM MQ에 대한 시스템 요구사항의 내용](#)을 참조하십시오.



IBM MQ 9.0 및 해당 유지보수에 대한 알려진 문제점 및 제한사항에 대한 정보는 [IBM MQ, WebSphere MQ, and MQSeries® product readmes 웹 페이지](#)에서 사용 가능한 제품 Readme 파일을 참조하십시오.

IBM WebSphere MQ/IBM MQ 마이그레이션 안내서

 *IBM WebSphere MQ/IBM MQ* 마이그레이션 안내서는 IBM MQ for Multiplatforms의 이전 버전에서 새 버전으로 마이그레이션하는 프로세스를 계획하는 데 도움이 되는 정보를 제공합니다.

-  안내서 및 해당 콘텐츠에 대한 소개는 [IBM WebSphere MQ / IBM MQ 이주 안내서](#)를 참조하십시오.
-  웹 브라우저에서 안내서를 보려면 [IBM WebSphere MQ / IBM MQ 이주 안내서 - HTML 버전링크](#)를 클릭하십시오.
-  안내서를 PDF 파일로 다운로드하려면 [IBM WebSphere MQ / IBM MQ 이주 안내서 - PDF 파일링크](#)를 클릭하십시오.

 *IBM WebSphere MQ/IBM MQ for z/OS* 마이그레이션 안내서는 z/OS에서 제품의 이전 버전에서 새 버전으로 마이그레이션하는 프로세스를 계획하는 데 도움이 되는 정보를 제공합니다.

- 안내서 및 해당 콘텐츠에 대한 소개는 지원 페이지 [IBM WebSphere MQ / IBM MQ for z/OS 마이그레이션 안내서](#)를 참조하십시오.
-  웹 브라우저에서 안내서를 보려면 [IBM WebSphere MQ / IBM MQ for z/OS 이주 안내서 - HTML 버전링크](#)를 클릭하십시오.
-  안내서를 PDF 파일로 다운로드하려면 [IBM WebSphere MQ / IBM MQ for z/OS 이주 안내서 - PDF 파일링크](#)를 클릭하십시오.

관련 개념

IBM Documentation Offline 애플리케이션의 IBM MQ

제품 문서와 프로그램 디렉토리를 위한 IBM MQ 9.0 PDF 파일

Multi IBM MQ for Multiplatforms의 버전 이름 지정 설계

IBM MQ 9.0부터는 릴리스에 세 자리 버전, 릴리스 및 수정(VRM) 코드 또는 네 자리 버전, 릴리스, 수정 및 수정 사항(VRMF) 레벨 코드가 포함되어 있습니다.

IBM MQ 9.0에서 IBM MQ의 전체 버전은 세 자리 또는 네 자리 숫자로 설명됩니다.

LTS

LTS(Long Term Support) 릴리스 모델의 경우, 숫자는 4자리 VRMF 코드로 구성됩니다.

CD

CD(Continuous Delivery) 릴리스 모델의 경우, 숫자는 세 자리 VRM 코드(z/OS)와 네 자리 VRMF 코드(멀티플랫폼)로 구성되며, 여기서 마지막 숫자는 항상 0입니다.

VRMF 약어는 다음을 의미합니다.

Version.Release.Modification.Fix

두 릴리스 유형은 version.release.modification(v.r.m) 릴리스 ID에서 수정 번호로 구별할 수 있습니다.

Long Term Support 릴리스는 수정 번호가 0입니다(예: 9.0.0).

CD

Continuous Delivery 릴리스에는 0이 아닌 수정 번호(예: 9.0.1, 9.0.2 등)가 있습니다.

코드의 버전 및 릴리스 부분은 중요합니다. 이 부분은 릴리스의 서비스 수명을 식별합니다. 다른 VR 레벨에서 큐 관리자를 실행하려면 큐 관리자, 해당 애플리케이션 및 실행 환경을 마이그레이션해야 합니다. 마이그레이션 경로에 따라 마이그레이션에 필요한 노력이 증감될 수 있습니다.

7.5, 7.1.0.6 및 8.0.0.4 는 이전 버전에 대한 IBM MQ 버전 코드의 예제입니다.

IBM i에 명령 **dspmqver** 또는 **DSPMQVER** 을 입력하여 IBM MQ 설치의 전체 버전 레벨을 찾을 수 있습니다. 이는 전체 세 자리 VRM 또는 네 자리 VRMF 코드를 리턴합니다.

IBM MQ의 버전 및 릴리스는 VRMF 코드의 첫 두 자리로 표시됩니다. 두 자리에는 종종 V가 접두부로 붙습니다(예: 9.0). IBM MQ의 버전에는 항상 릴리스 레벨이 있으며, 버전의 첫 번째 릴리스인 경우에도 마찬가지입니다.

첫 번째 릴리스는 일반적으로 V x.0로 레이블 지정됩니다(예: IBM MQ 8.0). 때때로 특정 플랫폼에서 버전의 첫 번째 릴리스는 V x.0로 레이블되지 않습니다. 플랫폼에서 구현된 명령 레벨에 해당하는 번호가 지정됩니다.

VRMF의 세 번째 숫자는 릴리스의 수정 레벨을 식별합니다. 세 번째 숫자가 변경되어도 릴리스는 변경되지 않습니다. 예를 들어, IBM MQ를 수정 레벨 8.0.1로 업그레이드한 후에도 IBM MQ의 릴리스는 8.0으로 남아 있습니다. 그러나 명령 레벨은 801로 변경됩니다.

참고사항:

- Multi** 역방향 마이그레이션은 가능하지 않습니다. 큐 관리자의 이전 버전 또는 릴리스 레벨을 복원할 수 있으려면 업그레이드하기 전에 백업해야 합니다. 복원을 수행하면 큐 관리자 및 해당 데이터가 백업할 때의 상태로 복원됩니다.
- z/OS** LTSR 모델을 사용 중인 경우에만 역방향 마이그레이션이 가능합니다.

VRMF 코드의 4번째 자리는 수정팩 레벨을 나타냅니다. 예를 들어, IBM MQ 9.0.0 LTS 릴리스의 첫 번째 수정팩은 9.0.0.1로 숫자 지정됩니다. 수정사항 레벨은 큐 관리자의 명령 레벨에 영향을 미치지 않습니다. 마이그레이션이 필요하지 않으며 수정사항 레벨은 릴리스의 서비스 종료 날짜에 영향을 미치지 않습니다.

1Q 2023에서는 두 가지 유형의 유지보수가 있습니다.

수정팩

수정팩은 이전 수정팩 전달(또는 GA) 이후에 수정된 모든 결함의 롤업을 포함합니다. 수정팩은 정상적인 지원 라이프사이클에서 Long Term Support (LTS) 릴리스에 대해 독점적으로 생성됩니다.

누적 보안 업데이트 (CSU)

CSU는 더 작은 업데이트이며 이전 유지보수 (GA) 이후 릴리스된 보안 패치를 포함하고 있다. CSUs are produced for LTS releases (including releases in extended support), and for the latest IBM MQ Continuous Delivery (CD) release, as required to deliver relevant security patches.

따라서 1Q 2023이후 또는 이후의 유지보수 릴리스의 경우, VRMF의 네 번째 숫자는 CSU 번호의 수정팩 번호를 나타냅니다. 두 가지 유지보수 유형 모두 상호 누적됩니다 (즉, 이전의 CSU 및 수정팩에 포함된 모든 사항이 포함 되어 있으며) 유지보수 적용을 위해 동일한 메커니즘을 사용하여 둘 다 설치됩니다. 두 가지 유지보수 유형 모두 VRMF의 F-숫자를 이전 유지보수보다 더 높은 수로 업데이트합니다. 수정팩은 5로 나눌 수 있는 "F값" 을 사용하며, "F값" 은 5로 나눌 수 없습니다.

1Q 2023이전의 유지보수 릴리스의 경우, VRMF의 네 번째 숫자는 항상 수정팩 레벨을 나타냅니다. 예를 들어, IBM MQ 9.0.0 LTS 릴리스의 첫 번째 수정팩은 9.0.0.1로 숫자 지정됩니다.



주의: IBM MQ 9.0부터는 이름이 9.0.0-IBM-MQ-Windows-FP0001 등으로 변경됩니다.

업데이트 적용

특정 버전/릴리스용 Refresh Pack 및 수정팩은 초기 릴리스부터 누적됩니다. 동일한 버전/릴리스에서 더 높은 번호의 Refresh Pack 또는 수정팩을 적용하여 해당 버전 레벨로 직접 업그레이드할 수 있습니다. 중간 수정사항을 적용할 필요는 없습니다. 갱신 팩 및 픽스팩은 [Fix Central](#)를 통해 서비스로 확보됩니다.

최신 수정 레벨은 [Passport Advantage®](#)를 사용하거나 실제 매체에서 [전자 소프트웨어 다운로드](#) 을 통해 사용할 수 있는 IBM MQ 버전을 새로 고치는 데에도 사용됩니다.

IBM MQ 주문 시, 엔터프라이즈가 사용 중인 지원 모델에 따라 최신 버전의 LTS 또는 CD 제품을 수신합니다.

MR(Manufacturing Refresh)의 설치 결과는 IBM MQ의 이전 수정사항 레벨에 Refresh Pack을 적용하는 것과 거의 동일합니다. 한 가지 중요한 차이가 있습니다. Refresh Pack은 유지보수 프로시저를 통해 적용되고 MR(Manufacturing Refresh)은 설치 프로시저를 사용하여 설치됩니다. 설치한 이전 수정 레벨로 돌아가려면 Refresh Pack을 "적용 취소"할 수 있습니다. MR(Manufacturing Refresh)은 설치 제거만 할 수 있으며, 이 경우 시스템에서 IBM MQ가 제거됩니다.

Refresh Pack 및 수정팩으로 패키징된 수정사항 외에 IBM MQ의 임시 수정사항을 확보할 수도 있습니다. [Fix Central](#)에서 이를 가져옵니다. 임시 수정사항은 응급 또는 테스트 수정사항이라고도 하며 전체적으로 임시 수정사항이라고 합니다. Refresh Pack 및 수정팩의 이름 지정 체계가 임시 수정사항으로 확장됩니다. 임시 수정사항은 수정사항 이름 또는 수정하는 APAR 목록으로 알려집니다.

새 수정팩 또는 Refresh Pack을 적용하면 모든 임시 수정사항이 제거됩니다. 수정팩 또는 Refresh Pack의 문서는 적용한 임시 수정사항과 연관된 APARS가 수정되었는지 여부를 알려줍니다. 수정되지 않은 경우에는 관련된 APAR에 대해 새 레벨에 새 임시 수정사항이 있는지 여부를 확인하십시오. 없는 경우에는 서비스 센터에 문의하십시오. 임시 수정사항을 다시 적용하라고 알려줄 수도 있고 새 임시 수정사항을 제공할 수도 있습니다.

관련 개념

8 페이지의 [『IBM MQ for z/OS의 버전 이름 지정 설계』](#)

IBM MQ for z/OS에서 릴리스에는 세 자리 버전, 릴리스 및 수정 (VRM) 코드가 있습니다. 다른 VRM 레벨에서 큐 관리자를 실행하려면 큐 관리자, 해당 애플리케이션 및 실행 환경을 마이그레이션해야 합니다. 마이그레이션 경로에 따라 마이그레이션에 필요한 노력이 증감될 수 있습니다.

관련 태스크

5 페이지의 [『IBM MQ 유지보수 및 마이그레이션』](#)

유지보수, 업그레이드, 마이그레이션에는 IBM MQ에 대한 세 가지의 명확한 의미가 있습니다. 정의는 여기에서 설명됩니다. 다음 섹션은 마이그레이션에 대한 다양한 개념과 필요한 다양한 태스크를 설명합니다. 이러한 태스크는 필요한 경우 플랫폼에 특정합니다.

z/OS

IBM MQ for z/OS의 버전 이름 지정 설계

IBM MQ for z/OS에서 릴리스에는 세 자리 버전, 릴리스 및 수정 (VRM) 코드가 있습니다. 다른 VRM 레벨에서 큐 관리자를 실행하려면 큐 관리자, 해당 애플리케이션 및 실행 환경을 마이그레이션해야 합니다. 마이그레이션 경로에 따라 마이그레이션에 필요한 노력이 증감될 수 있습니다.

IBM MQ for z/OS의 릴리스 레벨은 세 자리 VRM 코드로 설명됩니다. 이는 LTS(Long Term Support) 릴리스 및 CD(Continuous Delivery) 릴리스 모델 둘 다에 적용됩니다.

두 릴리스 유형은 version.release.modification(v.r.m) 릴리스 ID에서 수정 번호로 구별할 수 있습니다.

Long Term Support 릴리스는 수정 번호가 0입니다(예: 9.0.0).

CD Continuous Delivery 릴리스에는 0이 아닌 수정 번호(예: 9.0.1, 9.0.2 등)가 있습니다.

7.0.1, 7.1.0, 8.0.0 및 9.0.0은 IBM MQ for z/OS 릴리스 레벨 코드의 예입니다.

z/OS에서 IBM MQ의 릴리스에는 항상 세 자리 VRM 코드가 있습니다. 릴리스가 버전의 첫 번째 릴리스인 경우에도 마찬가지입니다(예: 8.0.0). IBM MQ for z/OS는 새 FMID의 SMP/E에서 제품을 설치할 때 VRM을 변경하는 규칙을 따릅니다.

FMID를 변경하지 않고 PTF를 적용하여 기존 라이브러리를 수정할 수 있습니다. PTF를 적용하여 기존 라이브러리를 FMID 또는 릴리스 레벨로 업그레이드할 수는 없습니다.

z/OS 큐 관리자의 릴리스 레벨은 메시지 [CSQY000I](#)의 연산자 콘솔에 기록됩니다.

큐 관리자의 명령 레벨은 세 자리의 VRM 코드입니다. IBM MQ Explorer의 큐 관리자 특성 패널에서 큐 관리자 명령 레벨을 볼 수 있습니다. IBM MQ 프로그램은 MQINQ를 호출하고 MQIA_COMMAND_LEVEL 선택기를 전달하여 연결된 큐 관리자의 명령 레벨을 얻을 수 있습니다.

VRM 코드 또는 릴리스 레벨은 두 가지 면에서 중요합니다. 큐 관리자가 실행되는 릴리스 레벨을 변경하려면 큐 관리자를 마이그레이션해야 합니다. 또한 동일한 큐 공유 그룹에 있는 다른 큐 관리자의 PTF 레벨에도 주목해야 합니다. 각 릴리스 레벨에는 자체 서비스 수명 및 서비스 종료 날짜가 있으므로 이 레벨도 중요합니다.

서비스 수명은 VRM에 따라 다릅니다. 각 릴리스 레벨에는 자체 서비스 종료 날짜가 있습니다. 그러므로 예를 들어 z/OS에서 8.0.0과 8.0.1의 서비스 종료 날짜는 다릅니다. "[IBM MQ](#)"에 대한 소프트웨어 라이프사이클 검색 결과를 참조하십시오. 검색 결과에서 스크롤하여 사용자 버전의 IBM MQ를 찾은 후 해당 링크를 따라 이동하여 서비스 기간 및 서비스 종료 날짜를 찾으십시오.

참고: 역방향 마이그레이션 z/OS는 Long Term Support 모델을 사용 중인 경우에만 가능합니다.

관련 개념

[187 페이지의 『z/OS에서 IBM MQ 업그레이드 및 마이그레이션』](#)

IBM MQ의 새 릴리스를 설치하여 IBM MQ를 새 릴리스 또는 버전 레벨로 업그레이드할 수 있습니다. 같은 레벨 또는 서로 다른 레벨의 다중 설치가 동일한 z/OS 인스턴스에 공존할 수 있습니다. 더 높은 레벨의 큐 관리자를 실행하려면 마이그레이션이 필요합니다.

[7 페이지의 『IBM MQ for Multiplatforms의 버전 이름 지정 설계』](#)

IBM MQ 9.0부터는 릴리스에 세 자리 버전, 릴리스 및 수정(VRM) 코드 또는 네 자리 버전, 릴리스, 수정 및 수정 사항(VRMF) 레벨 코드가 포함되어 있습니다.

IBM MQ에 유지보수 적용

유지보수는 가역적 수정사항의 애플리케이션입니다. 큐 관리자에 대한 모든 변경사항은 이전 코드 레벨과 호환 가능합니다.

이 태스크 정보

LTS Long Term Support 릴리스

Multi 멀티플랫폼에서 엔터프라이즈가 Long Term Support (LTS) 릴리스 모델을 사용하는 경우, 유지보수는 수정팩, 누적 보안 업데이트 (CSU) 또는 임시 수정사항을 적용하는 프로세스입니다.

z/OS z/OS에서 IBM MQ 9.0부터는 엔터프라이즈가 Long Term Support(LTS) 릴리스 모델을 사용 중인 경우 PTF(Program Temporary Fix)를 사용하여 유지보수를 설치된 코드에 적용합니다.

CD Continuous Delivery 릴리스

지원되는 모든 플랫폼에서, 엔터프라이즈가 Continuous Delivery (CD) 릴리스 모델을 사용하는 경우 각 CD 릴리스가 해당 버전의 IBM MQ에 대한 이전 릴리스를 대체하기 때문에 엔터프라이즈에서 필요로 하는 업데이트를 선택할 수 있습니다.

Long Term Support 및 Continuous Delivery 릴리스에 대한 자세한 정보는 [IBM MQ 릴리스 유형](#)을 참조하십시오.

유지보수 적용의 중요한 특성은 가역적이어야 한다는 것입니다. 가역성은 다음 두 가지 사항을 의미합니다.

1. 이전 코드 레벨이 완전히 복원됩니다.
2. IBM MQ 오브젝트에 대한 변경사항이 호환 가능합니다. 변경사항은 지속 메시지의 작성 또는 삭제와 큐 관리자, 채널, 토픽 및 큐의 변경 같은 사항입니다. 새 오브젝트 및 수정된 오브젝트는 복원된 코드 레벨에 대한 작업을 계속 수행합니다.

유지보수 패키지의 가역성은 유지보수 패키지에 포함되어 있는 기능 변경의 범위를 제한합니다. 비가역적 변경 사항은 유지보수 패키지에 포함되어 있지 않습니다. 그러나 가역성에는 한계가 있습니다. 유지보수 패키지는 새 프로그래밍 및 관리 인터페이스를 포함할 수 있습니다. 새 인터페이스를 사용하기 위해 새로 작성되거나 수정된 애플리케이션을 빌드하는 경우, 유지보수 패키지가 제거되었으면 해당 애플리케이션이 작동하지 않습니다.

다중 인스턴스 큐 관리자가 적절한 예입니다. IBM WebSphere MQ 7.0를 업그레이드한 IBM WebSphere MQ 7.0.1 수정팩을 제거해야 하는 경우 멀티 인스턴스 큐 관리자 기능이 더 이상 작동하지 않습니다. 하지만 큐 관리자는 IBM WebSphere MQ 7.0에서 단일 인스턴스 큐 관리자로 계속 올바르게 기능합니다.

소규모의 수정팩 또는 임시 수정사항은 문제점을 해결하기 위해 새 구성 매개변수를 도입할 수 있습니다. 수정팩 또는 임시 수정사항을 제거하면, 변경사항에 도입된 새 인터페이스를 더 이상 사용할 수는 없지만 IBM MQ가 구성 매개변수에 의해 변경된 오브젝트에 대한 작업을 수행합니다. 예를 들어, 새 Java 시스템 특성은 매개변수를 도입하여 큐 관리자 데이터 변환을 위한 코드 페이지를 설정합니다. 수정사항은 기존의 지속적 큐 관리자 상태 정보를 변경하지 않습니다. 수정사항은 제거할 수 있으며, 큐 관리자는 수정사항에 도입된 기능이 없어도 전과 같이 계속 작업을 수행합니다.

다른 플랫폼에서는 다른 메커니즘을 적용하여 소프트웨어 릴리스를 설치하고 유지보수합니다. 새 유지보수 레벨에 릴리스를 설치하는 것과 유지보수 레벨 업데이트를 적용하여 이전 릴리스를 동일한 유지보수 레벨로 업데이트하는 것은 결과가 다릅니다.

일반 유지보수 레벨 업데이트를 적용하여 IBM MQ의 유지보수 또는 수정사항 레벨을 업데이트하는 경우에는 수정사항을 제거하여 업데이트를 되돌릴 수 있습니다. 새 기능이 포함된 유지보수 레벨 업데이트를 적용하여 IBM MQ의 유지보수 또는 수정사항 레벨을 업데이트하는 경우에는 설치와 연관된 큐 관리자가 새 기능을 사용하기 전까지 해당 업데이트 및 이전의 모든 되돌리기 가능한 업데이트를 되돌릴 수 있습니다.

유지보수 레벨 및 수정사항 레벨은 서비스 사이트, Fix Central에서 모두 제공됩니다. Fix Central에서 특정 수정팩 및 기타 IBM MQ 자원에 대한 직접 링크를 찾을 수 있는 위치에 대한 정보는 [IBM MQ 다운로드](#)를 참조하십시오.

프로시저

Multi

멀티플랫폼에서 수정팩을 적용 및 제거하는 방법에 대한 정보를 확인하려면 엔터프라이즈에서 사용하는 플랫폼에 해당하는 [IBM MQ에 유지보수 적용](#)의 적절한 링크를 따라 이동하십시오.

표 1. 유지보수 적용 및 제거

적용	제거
  AIX®	AIX
  HP-UX	HP-UX
  Linux®	Linux
  Solaris	Solaris
  IBM i	IBM i
  Windows	Windows

z/OS

z/OS의 경우 55 페이지의 『z/OS에서 유지보수 적용 및 제거』의 내용을 참조하십시오.

관련 개념

7 페이지의 『IBM MQ for Multiplatforms의 버전 이름 지정 설계』

IBM MQ 9.0부터는 릴리스에 세 자리 버전, 릴리스 및 수정(VRM) 코드 또는 네 자리 버전, 릴리스, 수정 및 수정 사항(VRMF) 레벨 코드가 포함되어 있습니다.

86 페이지의 『UNIX, Linux, and Windows에서 다중 설치 큐 관리자 공존』

동일한 서버에 UNIX, Linux, and Windows에 대한 IBM MQ의 여러 사본을 설치할 수 있습니다. 이러한 IBM MQ 사본은 동일하거나 다른 버전 레벨일 수 있습니다. 이를 다중 설치라고 합니다. 다중 설치는 나중 버전과 함께 이전 버전을 실행할 수 있으므로 하나의 IBM MQ 버전에서 이후 버전으로 업그레이드할 때 특히 유용합니다.

83 페이지의 『큐 관리자 공존』

각기 다른 이름을 갖는 큐 관리자는 동일한 IBM MQ 설치를 사용하는 한 모든 서버에서 공존할 수 있습니다. z/OS, UNIX, Linux 및 Windows의 경우 다양한 큐 관리자가 동일한 서버에서 공존하고 다른 설치와 연관될 수 있습니다.

관련 정보

[큐 관리자 백업 및 복원](#)

유지보수 레벨 조회

`dspmqver` 명령을 실행하여 IBM MQ 유지보수 레벨을 조회하십시오.

이 태스크 정보

IBM MQ 9.0 이전에는, 초기 설치 업데이트 후 버전은 제품이 업데이트된 유지보수 레벨을 표시합니다. 예를 들어, 유지보수를 적용하기 전의 버전은 8.0.0.2입니다. 유지보수가 적용되면 마지막 숫자가 업데이트됩니다(예: 8.0.0.3).

IBM MQ 9.0에서는 두 가지 유형의 릴리스 (Long Term Support (LTS) 릴리스 및 Continuous Delivery (CD) 릴리스)가 있습니다. 자세한 정보는 [IBM MQ 릴리스 유형](#)을 참조하십시오.

프로시저

버전을 보려면 `dspmqver` 명령을 사용하십시오. 명령 프롬프트에서 다음 명령을 입력하십시오.

```
dspmqver.
```

결과 메시지는 유지보수 레벨을 표시하는 IBM MQ 버전 번호가 포함되어 있습니다.

관련 정보

[dspmqver](#)

Windows에서 유지보수 적용 및 제거

Windows에서 IBM MQ와 연관된 유지보수 태스크는 이 절에서 그룹화됩니다.

프로시저

- 유지보수 레벨 서버 업데이트를 적용하려면 12 페이지의 『Windows에서 유지보수 레벨 서버 업데이트 적용』의 내용을 참조하십시오.
- 유지보수 레벨 클라이언트 업데이트를 적용하려면 22 페이지의 『Windows에서 유지보수 레벨 클라이언트 업데이트 적용』의 내용을 참조하십시오.
- Windows 설치 프로그램을 사용하여 업데이트를 제거하고 이전 유지보수 레벨로 되돌리려면 19 페이지의 『Windows에서 유지보수 레벨 서버 업데이트 제거』의 내용을 참조하십시오.
- 동일한 서버에서 IBM MQ의 다중 설치를 사용하여 유지보수 수정사항의 릴리스를 제어하는 방법에 대한 정보는 23 페이지의 『Windows에서 유지보수 레벨 업데이트 스테이징』의 내용을 참조하십시오.
- 다중 인스턴스 큐 관리자를 사용하여 유지보수 업데이트 적용으로 인한 가동 중단을 줄이는 방법에 대한 정보는 17 페이지의 『유지보수 레벨 업데이트를 Windows의 다중 인스턴스 큐 관리자에 적용』의 내용을 참조하십시오.

관련 태스크

11 페이지의 『유지보수 레벨 조회』

dspmqr 명령을 실행하여 IBM MQ 유지보수 레벨을 조회하십시오.

Windows에서 유지보수 레벨 서버 업데이트 적용 및 제거

Windows의 경우 대화식으로 또는 자동으로 IBM MQ에 유지보수 레벨 업데이트를 적용할 수 있습니다. 또한 서버에서 업데이트를 제거하고 IBM MQ의 이전 유지보수 레벨로 되돌릴 수 있습니다. 다중 인스턴스 큐 관리자를 사용하여 유지보수 업데이트 적용으로 인한 가동 중단을 감소시킬 수 있습니다.

Windows에서 유지보수 레벨 서버 업데이트 적용

대화식으로 또는 자동으로 IBM MQ for Windows에 유지보수 레벨 서버 업데이트를 적용할 수 있습니다.

시작하기 전에

1. 다중 IBM MQ 설치가 있는 서버에서 실행 중인 경우에는 설치를 식별해야 합니다. 입력하는 명령이 올바른 설치에 대해 실행되도록 하십시오. [setmqenv](#)를 참조하십시오.
2. [IBM MQ 지원 웹 사이트](#)에서 유지보수 패키지를 다운로드하십시오.
3. 사용자 계정 제어(UAC)가 사용으로 설정된 경우, 설치를 수행하는 사용자에게 관리 권한이 있어야 합니다. **관리자로 실행**을 선택하여 명령 또는 명령 프롬프트를 권한 승격해야 합니다. 그렇지 않으면 설치 로그에 AMQ4353 오류가 기록됩니다.

프로시저

1. 관리자로서 로그인하십시오.
2. IBM MQ 설치를 사용하는 모든 애플리케이션을 중지하십시오.

MFT(Managed File Transfer) 컴포넌트를 사용하는 경우 MFT 에이전트가 참여한 모든 파일 전송을 완료했는지 확인하십시오. 에이전트와 연관된 불완전 전송이 없어야 하며 해당 SYSTEM.FTE.STATE 큐는 메시지를 포함할 수 없습니다.

3. IBM MQ 설치와 연관된 큐 관리자의 모든 활동을 종료하십시오.
 - a) **dspmqr** 명령을 실행하여 시스템에 있는 모든 큐 관리자의 상태를 나열하십시오.

업데이트 중인 설치에서 다음 명령 중 하나를 실행하십시오.

```
dspmqr -o installation -o status
dspmqr -a
```


dspmqr -o installation -o status 는 IBM MQ의 모든 설치와 연관된 큐 관리자의 상태 및 설치 이름을 표시합니다.

dspmqr -a는 명령을 실행하는 설치와 연관된 활성 큐 관리자의 상태를 표시합니다.

- b) 다음 예제에 나타난 것처럼 MQSC 명령 **DISPLAY LSSTATUS**를 사용하여 큐 관리자와 연관된 리스너의 상태를 나열하십시오.

```
echo DISPLAY LSSTATUS(*) STATUS | runmqsc QmgrName
```

- c) **endmqm** 명령을 실행하여 이 설치와 연관된 실행 중인 각 큐 관리자를 중지하십시오.



endmqm 명령은 연결되어 있는 큐 관리자가 중지 중임을 애플리케이션에게 알립니다. [큐 관리자 중지](#)를 참조하십시오.

유지보수를 계속하려면 애플리케이션이 큐 관리자에서 연결을 끊고 로드한 IBM MQ 라이브러리를 해제하여 **endmqm** 명령에 응답해야 합니다. 애플리케이션이 이를 수행하지 않으면 애플리케이션이 IBM MQ 자원을 해제하도록 할 다른 방법(예: 애플리케이션 중지)을 찾아야 합니다.

또한 설치의 일부인 클라이언트 라이브러리를 사용 중인 애플리케이션도 중지해야 합니다. 클라이언트 애플리케이션은 다른 IBM MQ 설치를 실행하는 다른 큐 관리자에 연결되어 있을 수 있습니다. 이 애플리케이션에는 현재 설치의 큐 관리자가 종료될 예정임을 알리지 않습니다.

로드된 설치의 IBM MQ 공유 라이브러리를 계속 사용하는 애플리케이션이 있으면 IBM MQ 유지보수를 적용할 수 없습니다. 애플리케이션은 큐 관리자에서 연결을 끊거나 강제로 연결이 끊어질 수 있지만 로드된 IBM MQ 공유 라이브러리는 보관됩니다.

참고: 17 페이지의 『유지보수 레벨 업데이트를 Windows의 다중 인스턴스 큐 관리자에 적용』에서는 다중 인스턴스 큐 관리자에게 유지보수를 적용하는 방법을 설명합니다. 다중 인스턴스 큐 관리자는 다른 서버에 유지보수가 적용되는 동안 계속 실행될 수 있습니다.

- d) 다음 명령을 사용하여 큐 관리자와 연관된 모든 리스너를 정지하십시오.

```
endmqm -m QMgrName
```

4. 설치를 위한 IBM MQ 서비스를 중지하십시오.

- a) 작업 표시줄에서 **IBM MQ** 아이콘을 마우스 오른쪽 단추로 클릭한 후 **IBM MQ 중지**를 클릭하십시오.

5. 서버 설치용 유지보수 파일을 로드하여 적용하십시오.

- 대화식 작업에서는 다음을 수행하십시오.
 - a. 유지보수 패키지가 추출된 폴더를 여십시오.
 - b. 유지보수 프로그램을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 **관리자로 실행** 선택하여 로딩 프로세스를 시작하십시오.
 - c. 설치 언어를 선택하고 **확인** 클릭하십시오.
 - d. 화면에 표시되는 지시사항을 계속 따르십시오.

설치에 적용하지 않고 파일을 로드하도록 선택하는 경우 [14 페이지의 『6』](#)의 설명에 따라 나중에 파일을 적용할 수 있습니다.
- 자동 작업에서는 다음을 수행하십시오.
 - a. 유지보수 패키지가 추출된 폴더를 여십시오.
 - b. 응답 파일, **silent_install.resp**를 수정하십시오. 응답 파일에 지정할 수 있는 특성에 대한 세부 사항은 [13 페이지의 표 2](#)의 내용을 참조하십시오.

표 2. 유지보수 업데이트를 설치하거나 설치 제거하는 데 사용하는 특성		
특성	가치	설명
MQPLOG	<i>path\file_name</i>	설치/설치 제거 중에 사용할 로그를 지정하기 위해 올바른 경로를 전달합니다(예: MQPLOG="C:\TEMP\UPDATEINSTALL.LOG"). MQPLOG 가 지정되지 않은 경우 (IBM MQ 프로그램 그룹에서 수정팩 적용 n.n.n.n 아이콘을 클릭하여 유지보수를 시작하는 경우), 기본적으로 사용되는 로그 이름은 TEMP 디렉토리 (%TEMP%) 에 amqicsdn.txt 가 됩니다.

표 2. 유지보수 업데이트를 설치하거나 설치 제거하는 데 사용하는 특성 (계속)		
특성	가치	설명
MQPINSTALLATION NAME	<i>Installation name</i>	유지보수할 설치 이름입니다. 시스템에 설치가 하나뿐인 경우(임의 레벨) 이 인수는 생략해도 됩니다. 시스템에 설치가 두 개 이상인 경우 amqicsdn.exe를 통해 MQPINSTALLATIONNAME의 값을 확인합니다. 값이 제공되지 않거나 제공된 값이 적절하지 않으면 GUI 선택 상자가 표시됩니다. 이 선택 상자에서는 이 수정팩이 적용 가능한 설치 목록을 제공합니다. 적용 가능한 사항이 없으면 amqicsdn.exe에서 AMQ4781 오류 메시지를 발행하고 종료합니다.
MQPBACKUPPATH	<i>path</i>	설치 중에 백업할 디렉토리를 지정합니다(예: MQPBACKUPPATH="C:\BACKUP"). 지정하는 디렉토리 및 중간 디렉토리가 이미 있어야 합니다. 디렉토리 중 하나라도 없으면 설치에 실패합니다.
MQPREBOOT	0 1	시스템을 다시 시작해야 하는 경우 수행할 사항을 지정합니다(예: MQPREBOOT=1). 제공된 값이 없으면, 다음에 수행할 작업에 대한 프롬프트가 나타납니다. MQPREBOOT가 0으로 설정되면 시스템 다시 시작이 억제됩니다. MQPREBOOT가 1로 설정되면 시스템 다시 시작이 프롬프트 없이 진행됩니다.
MQPINUSEOK	0 1	다른 애플리케이션에서 현재 파일을 잠근 경우에도 계속할지 지정합니다. 다른 애플리케이션에서 파일을 잠근 경우에도 계속하도록 선택한 경우 시스템을 다시 시작해야 수정팩 설치를 완료할 수 있습니다. 값이 제공되지 않았거나 MQPINUSEOK가 0으로 설정된 경우 다른 애플리케이션에서 파일을 사용 중이면 설치에 실패합니다. MQPINUSEOK가 1로 설정되면 시스템을 다시 부팅할 때까지 설치가 지연됩니다.

c. 유지보수 프로그램이 추출된 디렉토리에서 승격된 명령 프롬프트를 여십시오.

d. 다음 명령을 입력하여 자동으로 로딩을 시작하십시오.

```
executableName -f responseFile
```

설명:

- *executableName*은 유지보수 패키지의 이름입니다. 예를 들어, IBM MQ 9.0.0 Fix Pack 1의 경우: 9.0.0-IBM-MQ-Windows-FP0001.exe.

- *responseFile*은 응답 파일의 전체 경로와 이름입니다.

6. 옵션: 시스템의 다른 서버 설치에 유지보수를 적용하십시오.

- 대화식 작업에서는 다음을 수행하십시오.

a. Windows 시작 메뉴에서 시작 > 프로그램 > IBM MQ > 수정팩 V.R.M.L 적용을 선택하십시오.

여기서,

V는 버전 번호입니다.

R은 릴리스 번호입니다.

M은 수정 번호입니다.

L은 수정 레벨입니다.

b. 화면에 표시되는 지시사항을 계속 따르십시오.

- 자동 작업에서는 다음을 수행하십시오.

a. 권한 승격된(관리자 권한) 명령 프롬프트를 열고 유지보수 프로그램이 로드된 디렉토리로 이동하십시오. 기본적으로 경로는 C:\Program Files (x86)\IBM\source\WebSphere MQ V.R.M.L입니다.

여기서,

V는 버전 번호입니다.

R은 릴리스 번호입니다.

M은 수정 번호입니다.

L은 수정 레벨입니다.

b. 다음 명령을 입력하십시오.

```
amqicsdn MQPINSTALLATIONNAME=  
name MQPSILENT=1
```

여기서 *name*은 유지보수를 적용할 설치 이름입니다.

13 페이지의 표 2에 나열된 대로 명령에 다른 특성을 추가할 수 있습니다.

7. 옵션: 시스템에서 수정팩 파일을 설치 제거하십시오.

수정팩 파일을 설치하고 업데이트하려는 모든 서버 설치에 유지보수를 적용한 다음 시스템에서 수정팩 파일을 설치 제거하거나 추후 사용할 수 있도록 그대로 두십시오.

참고: 이러한 파일을 설치 제거해도 이미 유지보수를 적용한 설치에서 이 파일이 제거되지는 않습니다. 이에 동의하면 19 페이지의 『Windows에서 유지보수 레벨 서버 업데이트 제거』의 지시사항을 따르십시오.

추후에 설치 가능한 기능을 추가하는 경우 추가된 기능을 업데이트하려면 유지보수를 다시 적용해야 합니다.

- 대화식 작업에서는 다음을 수행하십시오.

- 수정팩 파일을 설치 제거하려면 **제어판... 프로그램 및 기능** 패널에서 **IBM MQ(수정팩 9.1.0.x)** 파일을 선택하십시오.

- **설치 제거**를 누르십시오.

- 자동 작업에서는 다음을 수행하십시오.

수정팩 파일을 자동으로 제거하려면 관리자 명령 프롬프트에서 다음 명령을 입력하십시오.

```
fixpack_files_installdir\IBM MQ (fix pack V.R.M.F files)_installation\Change IBM MQ (fix  
pack V.R.M.F files) Installation.exe" -i silent
```

여기서,

- *fixpack_files_installdir*은 파일을 설치하도록 선택한 위치입니다. 예를 들어, IBM MQ 9.0.0 Fix Pack 11의 경우 C:\Program Files\IBM\source\MQ 9.0.0.11일 수 있습니다.

- *V.R.M.F*는 수정팩 번호입니다. 예를 들어, IBM MQ 9.0.0 Fix Pack 11의 경우 9.0.0.11입니다.

참고: 수정팩 파일에는 JRE가 포함되어 있으므로 로컬 정책을 이유로 IBM MQ 설치에 JRE를 설치하지 않을 경우 설치에 업데이트를 적용하는 즉시 수정팩 파일을 설치 제거할 수 있습니다.

다음에 수행할 작업

서버 설치 시, 유지보수 애플리케이션이 완료된 후 수동으로 IBM MQ 작업 표시줄 애플리케이션을 다시 시작해야 합니다.

서버에서 IBM MQ 서비스가 자동으로 다시 시작되지만, 로그인된 세션의 작업 표시줄 애플리케이션은 다시 시작되지 않습니다. 다음 세 가지 방법 중 하나로 작업 표시줄 애플리케이션을 시작하십시오.

1. 시작 메뉴에서 수동으로 작업 표시줄 애플리케이션을 시작하십시오.
2. 로그오프한 후 다시 로그인하십시오.
3. 다음 명령을 실행하십시오.

```
MQ_INSTALLATION_PATH\bin\amqmtbrn.exe -Startup
```

관련 정보

[dspmq\(큐 관리자 표시\)](#)

[DISPLAY LSSTATUS](#)

[큐 관리자 중지](#)

[endmqm\(큐 관리자 종료\)](#)

[endmqtsr\(리스너 종료\)](#)

[유지보수 레벨 업데이트를 Windows의 다중 인스턴스 큐 관리자에 적용](#)

 서버 수정팩의 *Microsoft Visual Studio 2013 C/C++* 런타임 설치

IBM MQ 9.0.0 Fix Pack 6부터, IBM MQ의 일부 요소는 Microsoft Visual Studio 2013 C/C++(VS2013) 런타임을 필요로 합니다. 시스템에 VS2013 런타임이 없는 경우에는 새 클라이언트 또는 서버를 설치하거나, 이전 릴리스를 이러한 레벨로 업그레이드하거나, 수정팩을 적용할 때 이 런타임이 설치됩니다. 대부분의 경우 런타임 설치에는 수동 개입이 필요하지 않습니다. 그러나 서버 수정팩을 적용할 때 이러한 설치가 실패하는 경우에는 런타임을 수동으로 설치할 수 있도록 **IBM_MQ_SKIP_VS2013** 환경 변수를 설정할 수 있습니다.

IBM_MQ_SKIP_VS2013 환경 변수

IBM_MQ_SKIP_VS2013 환경 변수는 패치 적용 프로그램인 amqicsdn.exe에서 제공하는 런타임 설치에 문제점이 있는 경우 제공됩니다.

사용자는 선택적으로 **IBM_MQ_SKIP_VS2013**을 IBM MQ 서버 수정팩 적용 전에 설정하여 VS2013 런타임의 설치에 영향을 줄 수 있습니다. **IBM_MQ_SKIP_VS2013**을 임의의 값으로 설정하면 amqicsdn.exe가 VS2013 런타임의 설치를 건너뛸니다.

참고: VS2013 런타임이 없으면 IBM MQ가 올바르게 작동하지 않습니다. **IBM_MQ_SKIP_VS2013**을 설정한 경우에는 사용자가 이러한 런타임을 수동으로 설치해야 합니다.

amqicsdn.exe를 통한 런타임 설치에 문제가 있는 경우에는 다음 단계를 완료해야 합니다.

1. 런타임을 직접 설치하십시오.

Microsoft 재배포 가능 런타임 설치 프로그램은 Microsoft 웹 사이트에서 다운로드하거나 로드된 수정팩 파일(기본값: C:\Program Files\IBM\source\MQ 9.0.0.6\prereqs\VS2013)에서 다운로드할 수 있습니다.

2. **IBM_MQ_SKIP_VS2013**을 임의의 값으로 설정하십시오.
3. amqicsdn.exe를 다시 실행하십시오.

관련 메시지

서버 수정팩은 VS2013의 설치에 관한 세 가지 IBM MQ 메시지를 발행할 수 있습니다.

AMQ4754

Microsoft Visual Studio 2013 C/C++ 런타임을 설치하시겠습니까?....

이 메시지는 패치 적용 프로그램 amqicsdn.exe가 시스템을 확인했으며 32비트 런타임 또는 64비트 런타임을 설치해야 한다고 판별한 경우 발행됩니다. 이들 런타임은 필수이므로 이 프롬프트에 아니오라고 응답하면 설치가 종료됩니다. (런타임을 직접 설치하기 위해서 등의 이유로 이러한 일이 발생하지 않도록 하려는 경우에는 amqicsdn.exe를 다시 실행하기 전에 앞서 설명된 바와 같이 **IBM_MQ_SKIP_VS2013**을 설정하십시오.)

AMQ4755

Microsoft Visual Studio 2013 C/C++ 런타임을 설치하는 데 실패했습니다....

패치 적용 프로그램 amqicstdn.exe가 이 시스템에 32비트 및/또는 64비트 런타임이 없는 것으로 판별했으며 이를 설치하려 시도했습니다. 그러나 설치 중에 어떤 문제가 발생하여 프로세스가 종료되었습니다. 이 경우에는 두 가지 선택사항이 있습니다.

- %TEMP% 디렉토리에 있는 amqicstdn.exe 및 Microsoft 재배포 가능 설치 프로그램에서 생성된 로그를 참조하고 이러한 로그가 발생한 이유를 진단하십시오.
- 런타임을 직접 설치한 후 **IBM_MQ_SKIP_VS2013**을 임의의 값으로 설정하고 amqicstdn.exe를 다시 실행하십시오.

AMQ4741

MQ %s 업데이트가 중지되었습니다....

이 메시지는 AMQ4754 메시지에 아니므로 응답한 후에 발행됩니다. 이는 사용자가 직접 런타임을 설치해야 함을 알립니다.

Windows 유지보수 레벨 업데이트를 Windows의 다중 인스턴스 큐 관리자에 적용

Windows 플랫폼에서는 다중 인스턴스 큐 관리자를 사용하여 유지보수 업데이트 적용으로 인한 가동 중단을 줄일 수 있습니다.

시작하기 전에

이 태스크를 시작하기 전에 12 페이지의 『Windows에서 유지보수 레벨 서버 업데이트 적용』에서 시작하기 전에 설명된 필수조건을 읽으십시오.

이 태스크를 시작하기 전에 유지보수가 개별 큐 관리자가 아닌 서버의 IBM MQ 설치에 적용되는지 확인하십시오. 유지보수를 적용하기 전에 서버에서 모든 큐 관리자 및 모든 IBM MQ 서비스를 중지해야 합니다.

유지보수가 적용되는 동안 큐 관리자가 계속 실행되기를 원하면 이를 다중 인스턴스 큐 관리자로 구성해야 하며, 다른 서버에서 실행 중인 대기 인스턴스가 있어야 합니다. 계속 실행할 큐 관리자가 기존 단일 인스턴스 큐 관리자인 경우, 이를 다중 인스턴스 큐 관리자로 변환해야 합니다. 다중 인스턴스 큐 관리자를 작성하는 방법의 필수 조건과 자세한 내용은 [다중 인스턴스 큐 관리자를 참조하십시오](#).

IBM WebSphere MQ 7.0.1부터 다중 인스턴스 큐 관리자를 작성할 수 있습니다. 다중 인스턴스 큐 관리자를 실행 중인 경우, 활성 인스턴스를 다른 서버로 전환하여 실행 중인 큐 관리자에 유지보수 업데이트를 적용할 수 있습니다.

일반적으로 활성 및 대기 설치는 같은 유지보수 레벨로 유지보수됩니다. 각 업데이트의 유지보수 지시사항을 참조하십시오. 지시사항을 참조하여 다른 유지보수 레벨에서 활성 및 대기 인스턴스를 실행할 수 있는지 확인하십시오. 높은 레벨에서 낮은 레벨로 또는 낮은 레벨에서 높은 레벨로의 유지보수 레벨의 장애 복구가 가능한지 여부를 확인하십시오.

유지보수 업데이트를 적용하기 위한 지시사항은 다중 인스턴스 큐 관리자를 완전히 중지하도록 요구할 수도 있습니다.

실행 중인 활성 큐 관리자 인스턴스에 대한 기본 서버와 대기 인스턴스를 실행하는 보조 서버가 있는 경우, 기본 또는 보조 서버 중 먼저 업데이트할 것을 선택할 수 있습니다. 보조 서버를 먼저 업데이트하는 경우에는 두 서버 모두가 업데이트될 때 기본 서버로 다시 전환해야 합니다.

몇몇 서버에 활성 및 대기 인스턴스가 있는 경우에는 업데이트하는 각 서버에서 활성 인스턴스를 종료하여 발생하는 중단을 최소화하기 위해 어떤 순서로 서버를 업데이트할지를 계획해야 합니다.

이 태스크 정보

Windows에서 다중 인스턴스 큐 관리자에 유지보수를 적용하려면 다음 단계를 수행하십시오.

프로시저

1. 관리자로서 로그인하십시오.
2. IBM MQ 설치를 사용하는 모든 애플리케이션을 중지하십시오.

MFT(Managed File Transfer) 컴포넌트를 사용하는 경우 MFT 에이전트가 참여한 모든 파일 전송을 완료했는지 확인하십시오. 에이전트와 연관된 불완전 전송이 없어야 하며 해당 SYSTEM.FTE.STATE 큐는 메시지를 포함할 수 없습니다.

3. IBM MQ 설치와 연관된 큐 관리자 및 해당 연관된 리스너의 현재 상태를 알아내십시오.

a) 업데이트 중인 설치에서 **dspmq** 명령을 사용하여 큐 관리자의 상태를 나열하십시오.

- IBM MQ의 모든 설치와 연관된 큐 관리자의 설치 이름 및 상태를 표시하려면 다음 명령을 실행하십시오.

```
dspmq -o installation -o status
```

- 명령을 실행 중인 설치와 연관된 활성 큐 관리자의 상태를 표시하려면 다음 명령을 실행하십시오.

```
dspmq -a
```

b) 다음 예제에 나타난 것처럼 MQSC 명령 **DISPLAY LSSTATUS**를 사용하여 큐 관리자와 연관된 리스너의 상태를 나열하십시오.

```
echo "DISPLAY LSSTATUS(*) STATUS" | runmqsc QmgrName
```

4. **endmqm** 명령을 사용하여 이 설치와 연관된 실행 중인 각 큐 관리자를 중지하십시오.

- 큐 관리자가 대기로 실행 중인 경우, 다음 예에 나타난 것처럼 **endmqm** 명령을 실행하여 대기를 종료하십시오.

```
endmqm -x QMgrName
```

- 큐 관리자가 활성 인스턴스로 실행 중인 경우, 다음 예에 나타난 것처럼 **endmqm** 명령을 실행하여 활성 인스턴스를 종료하고 제어를 대기 인스턴스로 전송하십시오.

```
endmqm -shutdown_option -s QMgrName
```

여기서 **-shutdown_option**은 종료 유형을 지정하는 선택적 매개변수입니다. **endmqm** 명령의 선택적 매개변수에 대한 자세한 정보는 [endmqm](#)을 참조하십시오.

실행 중인 대기 인스턴스가 없는 경우에는 명령이 실패합니다. 다른 서버에서 대기 인스턴스를 시작하십시오.

- 큐 관리자가 단일 인스턴스 큐 관리자로 실행 중인 경우, 큐 관리자를 중지하십시오. 단일 큐 관리자의 경우에는 유지보수 업데이트를 적용하기 전에 큐 관리자를 중지하는 것 외에는 대안이 없습니다. 큐 관리자를 중지하는 방법에 대한 자세한 정보는 [큐 관리자 중지](#)를 참조하십시오.

다음 예에 나타난 것처럼 **endmqm**을 사용하여 큐 관리자와 연관된 모든 리스너를 중지하십시오.

```
endmqm -m QMgrName
```

이 단계를 완료한 후에는 업데이트할 서버에 실행 중인 큐 관리자 인스턴스가 남아 있지 않습니다.

5. IBM MQ 서버에 유지보수를 적용하십시오.

[12 페이지의 『Windows에서 유지보수 레벨 서버 업데이트 적용』](#)의 지시사항을 4단계부터 따르십시오.

6. 유지보수 업데이트를 완료하였으면 다음 예에 나타난 것처럼 **strmqm** 명령을 사용하여 IBM MQ 서버에서 모든 큐 관리자를 다시 시작하고 대기 인스턴스를 허용하십시오.

```
strmqm -x QmgrName
```

7. 대기 서버에서 프로시저를 반복하여 해당 유지보수 레벨을 업데이트하십시오.

8. 필요한 경우 활성 인스턴스를 기본 서버로 다시 전환하십시오.

a) 다음 예에 나타난 것처럼 **endmqm** 명령을 사용하여 인스턴스를 중지하십시오.

```
endmqm -shutdown_option -s QMgrName
```

b) 다음 예에 나타난 것처럼 **strmqm** 명령을 사용하여 인스턴스를 재시작하십시오.

```
strmqm -x QmgrName
```

관련 정보

[dspmq\(큐 관리자 표시\)](#)

[DISPLAY LSSTATUS](#)

[큐 관리자 중지](#)

[endmqm\(큐 관리자 종료\)](#)

[endmqlsr\(리스너 종료\)](#)

[strmqm\(큐 관리자 시작\)](#)

Windows에서 유지보수 레벨 서버 업데이트 제거

Windows 설치 프로그램을 사용하여 업데이트를 제거하고 IBM MQ의 이전 유지보수 레벨로 되돌릴 수 있습니다.

시작하기 전에

중요사항: 이 태스크는 IBM MQ 서버의 유지보수 레벨 업데이트를 제거하는 방법을 설명합니다. IBM MQ 클라이언트의 유지보수 레벨 업데이트를 제거하는 방법에 대한 정보는 23 페이지의 『Windows에서 클라이언트를 이전 유지보수 레벨로 되돌리기』의 내용을 참조하십시오.

1. 다중 IBM MQ 설치가 있는 서버에서 실행 중인 경우에는 설치를 식별해야 합니다. 입력하는 명령이 올바른 설치에 대해 실행되도록 하십시오. [setmqenv](#)를 참조하십시오.
2. 사용자 계정 제어(UAC)가 사용으로 설정된 경우, 설치를 수행하는 사용자에게 관리 권한이 있어야 합니다. **관리자로 실행**을 선택하여 명령 또는 명령 프롬프트를 권한 승격해야 합니다. 그렇지 않으면 설치 로그에 AMQ4353 오류가 기록됩니다.

이 태스크 정보

IBM MQ에 유지보수를 적용한 경우 IBM MQ를 이전 유지보수 레벨로 복원할 수 있습니다.

중요사항: 특정 유지보수 레벨인 *Manufacturing Refresh*에 서버를 설치한 경우 IBM MQ를 이전 유지보수 레벨로 복원할 수 없습니다.

프로시저

1. 관리자로서 로그인하십시오.
2. IBM MQ 설치를 사용하는 모든 애플리케이션을 중지하십시오.

MFT(Managed File Transfer) 컴포넌트를 사용하는 경우 MFT 에이전트가 참여한 모든 파일 전송을 완료했는지 확인하십시오. 에이전트와 연관된 불완전 전송이 없어야 하며 해당 SYSTEM.FTE.STATE 큐는 메시지를 포함할 수 없습니다.

3. IBM MQ 설치와 연관된 큐 관리자의 모든 활동을 종료하십시오.
 - a) **dspmq** 명령을 실행하여 시스템에 있는 모든 큐 관리자의 상태를 나열하십시오.

업데이트 중인 설치에서 다음 명령 중 하나를 실행하십시오.

```
dspmq -o installation -o status
dspmq -a
```


dspmq -o installation -o status 는 IBM MQ의 모든 설치와 연관된 큐 관리자의 상태 및 설치 이름을 표시합니다.

dspmq -a는 명령을 실행하는 설치와 연관된 활성 큐 관리자의 상태를 표시합니다.

- b) 다음 예제에 나타난 것처럼 MQSC 명령 **DISPLAY LSSTATUS**를 사용하여 큐 관리자와 연관된 리스너의 상태를 나열하십시오.

```
echo DISPLAY LSSTATUS(*) STATUS | runmqsc QmgrName
```

- c) **endmqm** 명령을 실행하여 이 설치와 연관된 실행 중인 각 큐 관리자를 중지하십시오.



endmqm 명령은 연결되어 있는 큐 관리자가 중지 중임을 애플리케이션에게 알립니다. [큐 관리자 중지를 참조하십시오.](#)

유지보수를 진행하려면 애플리케이션이 큐 관리자에서 연결을 끊고 로드했던 모든 IBM MQ 라이브러리를 해제하여 **endmqm** 명령에 응답해야 합니다. 애플리케이션이 이를 수행하지 않으면 애플리케이션이 IBM MQ 자원을 해제하도록 할 다른 방법(예: 애플리케이션 중지)을 찾아야 합니다.

또한 설치의 일부인 클라이언트 라이브러리를 사용 중인 애플리케이션도 중지해야 합니다. 클라이언트 애플리케이션은 다른 IBM MQ 설치를 실행하는 다른 큐 관리자에 연결되어 있을 수 있습니다. 이 애플리케이션에는 현재 설치의 큐 관리자가 종료될 예정임을 알리지 않습니다.

로드된 설치의 IBM MQ 공유 라이브러리를 계속 사용하는 애플리케이션이 있으면 IBM MQ 유지보수를 적용할 수 없습니다. 애플리케이션은 큐 관리자에서 연결을 끊거나 강제로 연결이 끊어질 수 있지만 로드된 IBM MQ 공유 라이브러리는 보관됩니다.

참고: 49 페이지의 『[유지보수 레벨 업데이트를 UNIX 및 Linux의 다중 인스턴스 큐 관리자에 적용](#)』에서는 다중 인스턴스 큐 관리자에게 유지보수를 적용하는 방법을 설명합니다. 다중 인스턴스 큐 관리자는 다른 서버에 유지보수가 적용되는 동안 계속 실행될 수 있습니다.

- d) 다음 명령을 사용하여 큐 관리자와 연관된 모든 리스너를 정지하십시오.

```
endmqslsr -m QMgrName
```

- 4. 설치를 위한 IBM MQ 서비스를 중지하십시오.

- a) 작업 표시줄에서 **IBM MQ** 아이콘을 마우스 오른쪽 단추로 클릭한 후 **IBM MQ 중지**를 클릭하십시오.

- 5. 대화식으로 유지보수를 제거하거나 명령을 사용해 자동으로 제거하십시오.

- 대화식 작업에서는 다음을 수행하십시오.

- a. 유지보수가 적용된 IBM MQ 설치마다 Windows 시작 메뉴에 다음 아이콘 중 하나가 표시됩니다.

i) 시작 > 프로그램 > **IBM MQ > Refresh Pack V.R.M.L(installation_name)** 제거

ii) 시작 > 프로그램 > **IBM MQ > 수정팩 V.R.M.L(installation name)** 제거

여기서,

V는 버전 번호입니다.

R은 릴리스 번호입니다.

M은 수정 번호입니다.

L은 수정 레벨입니다.

- b. 유지보수할 설치를 선택하고 **제거**를 클릭하여 프로세스를 시작하십시오.

설치가 유지보수 패키지가 적용되기 전의 상태로 돌아갑니다.

- 자동 작업에서는 다음을 수행하십시오.

- a. 권한 승격된 명령 프롬프트를 열고 다음 명령을 입력하십시오.

```
amqicsdn.exe MQPINSTALLATIONNAME= name MQPUNINST=1 MQPSILENT=1
```

여기서 *name*은 유지보수를 제거할 설치 이름입니다.

[21 페이지의 표 3](#)에 나열된 대로 명령에 다른 특성을 추가할 수 있습니다.

표 3. 유지보수 업데이트를 설치하거나 설치 제거하는 데 사용하는 특성		
특성	가치	설명
MQPLOG	<i>path\file_name</i>	설치/설치 제거 중에 사용할 로그를 지정하기 위해 올바른 경로를 전달합니다(예: MQPLOG="C:\TEMP\UPDATEINSTALL.LOG"). MQPLOG 가 지정되지 않은 경우 (IBM MQ 프로그램 그룹에서 수정팩 적용 n.n.n.n 아이콘을 클릭하여 유지보수를 시작하는 경우), 기본적으로 사용되는 로그 이름은 TEMP 디렉토리 (%TEMP%) 에 amqicsdn.txt 가 됩니다.
MQPINSTALLATION NAME	<i>Installation name</i>	유지보수할 설치 이름입니다. 시스템에 설치가 하나뿐인 경우(임의 레벨) 이 인수는 생략해도 됩니다. 시스템에 설치가 두 개 이상인 경우 amqicsdn.exe를 통해 MQPINSTALLATIONNAME의 값을 확인합니다. 값이 제공되지 않거나 제공된 값이 적절하지 않으면 GUI 선택 상자가 표시됩니다. 이 선택 상자에서는 이 수정팩이 적용 가능한 설치 목록을 제공합니다. 적용 가능한 사항이 없으면 amqicsdn.exe에서 AMQ4781 오류 메시지를 발행하고 종료합니다.
MQPBACKUPPATH	<i>path</i>	설치 중에 백업할 디렉토리를 지정합니다(예: MQPBACKUPPATH="C:\BACKUP"). 지정하는 디렉토리 및 중간 디렉토리가 이미 있어야 합니다. 디렉토리 중 하나라도 없으면 설치에 실패합니다.
MQPREBOOT	0 1	시스템을 다시 시작해야 하는 경우 수행할 사항을 지정합니다(예: MQPREBOOT=1). 제공된 값이 없으면, 다음에 수행할 작업에 대한 프롬프트가 나타납니다. MQPREBOOT가 0으로 설정되면 시스템 다시 시작이 억제됩니다. MQPREBOOT가 1로 설정되면 시스템 다시 시작이 프롬프트 없이 진행됩니다.
MQPINUSEOK	0 1	다른 애플리케이션에서 현재 파일을 잠근 경우에도 계속할지 지정합니다. 다른 애플리케이션에서 파일을 잠근 경우에도 계속하도록 선택한 경우 시스템을 다시 시작해야 수정팩 설치를 완료할 수 있습니다. 값이 제공되지 않았거나 MQPINUSEOK가 0으로 설정된 경우 다른 애플리케이션에서 파일을 사용 중이면 설치에 실패합니다. MQPINUSEOK가 1로 설정되면 시스템을 다시 부팅할 때까지 설치가 지연됩니다.

6. 옵션: 유지보수가 적용되기 전에 시스템에 로드한 유지보수 파일이 더 이상 필요하지 않으면 제어판의 프로그램 추가/제거 또는 프로그램 및 기능을 사용하여 제거할 수 있습니다.

유지보수 파일을 자동으로 제거하려면 다음 명령을 실행하십시오.

```
patch_install_files\IBM MQ (fix pack V.R.M.L files)_installation\Change IBM MQ (fix pack V.R.M.L files) Installation.exe" -i silent
```

여기서 *patch_install_files*은 유지보수 파일이 설치된 설치 디렉토리입니다.

기본적으로 이 디렉토리는 C:\Program Files (x86)\IBM\source\WebSphere MQ V.R.M.L입니다.

참고사항:

- a. 디렉토리 외부에서 명령을 실행하십시오. 그렇지 않으면 디렉토리가 제거되지 않습니다.
- b. **-i silent**를 생략하면 명령이 그래픽 사용자 인터페이스 설치 프로그램을 시작합니다.

다음에 수행할 작업

서버 설치 시, 유지보수 애플리케이션이 완료된 후 수동으로 IBM MQ 작업 표시줄 애플리케이션을 다시 시작해야 합니다.

서버에서 IBM MQ 서비스가 자동으로 다시 시작되지만, 로그인된 세션의 작업 표시줄 애플리케이션은 다시 시작되지 않습니다. 다음 세 가지 방법 중 하나로 작업 표시줄 애플리케이션을 시작하십시오.

1. 시작 메뉴에서 수동으로 작업 표시줄 애플리케이션을 시작하십시오.
2. 로그오프한 후 다시 로그인하십시오.
3. 다음 명령을 실행하십시오.

```
MQ_INSTALLATION_PATH\bin\amqmtbrn.exe -Startup
```

관련 정보

[dspmq](#)

[큐 관리자 중지](#)

[DISPLAY LSSTATUS](#)

[endmqm\(큐 관리자 종료\)](#)

[endmqmsr\(리스너 종료\)](#)

[유지보수 레벨 업데이트를 UNIX 및 Linux의 다중 인스턴스 큐 관리자에 적용](#)

Windows에서 클라이언트의 유지보수 레벨 업데이트

Windows에서는 대화식으로, 또는 자동으로 IBM MQ에 유지보수 레벨 클라이언트 업데이트를 적용할 수 있습니다. 이전 IBM MQ 유지보수 레벨로 되돌릴 수도 있습니다.

Windows에서 유지보수 레벨 클라이언트 업데이트 적용

대화식으로 또는 자동 MSI 업데이트를 수행하여 유지보수 레벨 업데이트를 IBM MQ for Windows 클라이언트에 적용할 수 있습니다.

이 태스크 정보

IBM MQ 클라이언트에 대화식으로 또는 **msiexec** 명령을 사용하여 자동 MSI 업데이트를 수행하여 유지보수를 적용할 수 있습니다.

대화식 클라이언트 업데이트

클라이언트 설치 모드에서 \Windows\MSI\ 디렉토리로 이동한 다음 Setup.exe 파일을 실행하십시오.

자동 클라이언트 업데이트

IBM MQ 클라이언트 시스템에 유지보수를 적용하는 대체 방법으로 명령행의 **msiexec** 명령을 사용하여 자동 MSI 업데이트를 수행할 수 있습니다.

하나만 설치되어 있는 컴퓨터를 업데이트하기 위해 다음 예와 비슷한 명령을 사용할 수 있습니다.

```
msiexec /i "PATH\Windows\MSI\IBM MQ.msi" /l*v install_log_path /q TRANSFORMS="1033.mst" REINSTALL=ALL REINSTALLMODE=vomus
```


다중 클라이언트가 있는 다중 설치 컴퓨터에서는 다음 예와 비슷한 명령을 사용하여 단일 클라이언트를 업데이트할 수 있습니다.

```
msiexec /i "PATH\Windows\MSI\IBM MQ.msi" /l*v install_log_path  
/q TRANSFORMS=":InstanceId2.mst;1033.mst" REINSTALL=ALL REINSTALLMODE=vomus
```

결과

유지보수가 완료되면 **dspmqr** 명령을 실행하여 유지보수 레벨을 조회할 수 있습니다. 자세한 내용은 [11 페이지](#)의 『[유지보수 레벨 조회](#)』의 내용을 참조하십시오.

Windows Windows에서 클라이언트를 이전 유지보수 레벨로 되돌리기

클라이언트의 경우 이전 유지보수 레벨로 되돌리는 방법은 클라이언트 설치를 서버 DVD에서 설치했는지 또는 MQC9 IBM MQ Clients SupportPac에서 설치했는지 여부에 따라 달라집니다.

이 태스크 정보

클라이언트 설치가 IBM MQ 서버 DVD 또는 eImage를 통해 설치된 경우에는 수정팩 설치를 롤백하여 이전 유지보수 레벨로 되돌릴 수 있습니다.

중요사항: MQC9 IBM MQ Clients SupportPac에서 설치한 클라이언트 전용 설치의 경우 Windows에서 이전 유지보수 레벨로 복원할 수 없습니다. 이를 수행해야 하는 경우에는 먼저 클라이언트의 현재 설치된 버전을 설치 제거한 후 적절한 이전 유지보수 레벨로 클라이언트를 다시 설치해야 합니다.

프로시저

서버 DVD 또는 eImage를 통해 설치한 클라이언트 설치를 이전 유지보수 레벨로 되돌리려면 다음 작업을 수행하십시오.

- 관리자로서 로그인하십시오.
- 대화식으로 또는 자동으로 유지보수를 제거하십시오([19 페이지](#)의 『[Windows에서 유지보수 레벨 서버 업데이트 제거](#)』 참조).

MQC9 IBM MQ Clients SupportPac에서 설치한 클라이언트 전용 설치의 경우 이전 유지보수 레벨로 되돌리려면 다음 작업을 수행하십시오.

- [Windows에서 IBM MQ 설치 제거](#)에 설명되어 있는 바와 같이 현재 클라이언트 버전을 설치 제거하십시오.
- 클라이언트를 이전 유지보수 레벨로 다시 설치하십시오.

Windows Windows에서 유지보수 레벨 업데이트 스테이징

Windows 시스템에서는 동일한 서버에서 IBM MQ의 다중 설치를 사용하여 유지보수 레벨 업데이트의 릴리스를 제어할 수 있습니다.

시작하기 전에

이 태스크의 단계는 여러 애플리케이션과 두 개의 큐 관리자 (QM1 및 QM2)가 서버에서 실행 중이라고 가정하는 예제 시나리오를 기반으로 합니다. IBM WebSphere MQ 7.0.1은 서버에 설치되어 있지 않습니다.

이 시나리오에 대한 구성을 설정하려면 다음 단계를 완료하십시오.

1. IBM MQ의 두 개의 사본을 설치하십시오. 예에서 이들의 이름은 Inst_1 및 Inst_2입니다.
2. **setmqinst**를 실행하여 Inst_1을 기본으로 만드십시오.
3. **setmqm**을 실행하여 서버의 모든 큐 관리자를 Inst_1과 연관시키십시오.
4. 서버의 모든 큐 관리자를 시작하십시오.
5. IBM MQ Explorer에서 Inst_1과 연관된 큐 관리자와의 모든 직접 연결을 표시하고 연결하십시오.
6. IBM MQ Explorer의 각 인스턴스에 모든 큐 관리자에 대한 원격 연결을 설정하십시오.

이 태스크 정보

참고: 1Q 2023에서 멀티플랫폼용으로 두 가지 유형의 유지보수가 있습니다.

- 수정팩은 이전 수정팩 전달 (또는 GA) 이후에 수정된 모든 결함의 롤업을 포함합니다. 수정팩은 정상적인 지원 라이프사이클에서 Long Term Support (LTS) 릴리스에 대해 독점적으로 생성됩니다.
- 누적 보안 업데이트 (CSU) 는 더 작은 업데이트이며 이전 유지보수 (GA) 이후 릴리스된 보안 패치를 포함합니다. CSUs are produced for LTS releases (including releases in extended support), and also for the latest IBM MQ Continuous Delivery (IBM MQ) release, as required to deliver relevant security patches.

1Q 2023의 유지보수 릴리스의 경우, VRMF의 네 번째 숫자는 수정팩 번호 또는 CSU 번호를 나타냅니다. 두 가지 유지보수 유형 모두 상호 누적됩니다 (즉, 이전의 CSU 및 수정팩에 포함된 모든 사항이 포함되어 있으며) 유지보수 적용을 위해 동일한 메커니즘을 사용하여 둘 다 설치됩니다. 두 가지 유지보수 유형 모두 VRMF의 F-숫자를 이전 유지보수보다 더 높은 수로 업데이트합니다. 수정팩은 5로 나눌 수 있는 "F" 값을 사용하고, CSU는 "F" 값을 5로 나눌 수 없다.

1Q 2023이전의 유지보수 릴리스의 경우, VRMF의 네 번째 숫자는 항상 수정팩 레벨을 나타냅니다. 예를 들어, IBM MQ 9.0.0 LTS 릴리스의 첫 번째 수정팩은 9.0.0.1로 숫자 지정됩니다.

자세한 정보는 [IBM MQ의 유지보수 전달 모델에 대한 변경사항의 내용](#)을 참조하십시오.

You can install multiple copies of IBM MQ on a server to stage the release of IBM MQ maintenance level updates. 예를 들어, 태스크 단계에 설명된 시나리오에서와 같이 두 개의 설치를 사용하여 유지보수 레벨 업데이트를 롤아웃하여 이전 유지보수 레벨을 다음 레벨로 바꾸기 전에 모든 큐 관리자 및 애플리케이션을 프로덕션 유지보수 레벨로 가져오기 위해 두 개의 유지보수 레벨을 서버에 유지보수합니다.

애플리케이션이 어떤 설치를 사용할지는 애플리케이션이 연결하는 큐 관리자에 의해 가동됩니다. **setmqm** 명령은 큐 관리자를 설치와 연관시킵니다. 설치가 동일 또는 상위 명령 레벨에 있는 한, 큐 관리자를 다른 설치와 연관시킬 수 있습니다. 이 예에서 모든 설치는 동일한 명령 레벨에 있습니다. 큐 관리자를 수정팩 또는 누적 보안 업데이트 (CSU) 중 하나를 실행하는 설치 중 하나와 연관시키거나 다시 연관시킬 수 있습니다.

예에서 애플리케이션은 기본 설치에 링크됩니다. 큐 관리자에 연결할 때, IBM MQ는 링크를 큐 관리자와 연관된 설치로 전환합니다. [86 페이지의 『UNIX, Linux, and Windows에서 다중 설치 큐 관리자 공존』](#)의 내용을 참조하십시오.

제품 문서에 설명된 링크 옵션으로 빌드된 애플리케이션의 경우 IBM MQ 애플리케이션의 링크 라이브러리 검색 경로를 구성하는 가장 단순한 방법은 설치를 기본으로 만드는 것입니다. IBM MQ 링크 라이브러리 자체에서 수정사항을 선택하는 것이 중요한 경우에만 검색 경로를 검토해야 합니다. IBM MQ 링크 라이브러리 수정사항 1차로 설치를 작성하거나 **setmqenv** 명령을 실행하여 응용프로그램에 대한 로컬 조정을 작성해야 합니다.

명령 실행은 다른 문제입니다. 명령은 항상 기본 설치 또는 **setmqenv** 명령을 실행하여 선택한 설치에서 실행됩니다. 잘못된 설치에서 명령을 실행하는 경우에는 명령은 실패합니다. 예를 들어, QM1 가 Inst_1와 연관된 경우 Windows 명령을 실행하면 Inst_2_Installation_path/bin/strmqm QM1 이 실패합니다.

IBM MQ Explorer를 사용 중이고 두 개의 설치가 있는 경우에는 또한 두 개의 IBM MQ Explorer 인스턴스가 있습니다. 하나는 한 설치에 링크되고 하나는 나머지에 링크됩니다. 각 IBM MQ Explorer는 IBM MQ Explorer의 인스턴스로서 동일 설치와 연관된 로컬로 연결된 큐 관리자를 보여줍니다. 서버의 모든 큐 관리자를 모니터링하려면 다른 설치와 연관된 큐 관리자에 대한 원격 연결을 설정하십시오.

프로시저

첫 번째 유지보수 레벨 업데이트를 Inst_2에 적용하십시오.

1. 첫 번째 수정팩 또는 누적 보안 업데이트 (CSU) 을 (를) 다운로드할 때 다운로드하십시오.
[Fix Central](#)을 참조하십시오.
2. Inst_2에 다운로드한 수정팩 또는 누적 보안 업데이트 (CSU) 를 적용하십시오.
[11 페이지의 『Windows에서 유지보수 적용 및 제거』](#)를 참조하십시오.
3. Inst_2를 확인하십시오.
4. 큐 관리자를 Inst_2에 한 번에 하나씩 이동하십시오.
 - a) QM1 및 여기에 연결된 애플리케이션을 중지하십시오.

endmqm 명령은 연결되어 있는 큐 관리자가 중지 중임을 애플리케이션에게 알립니다. 큐 관리자 중지를 참조하십시오.

참고: 17 페이지의 『유지보수 레벨 업데이트를 Windows의 다중 인스턴스 큐 관리자에 적용』 주제에서는 다중 인스턴스 큐 관리자에게 유지보수를 적용하는 방법에 대해 설명합니다. 다중 인스턴스 큐 관리자는 다른 서버에 유지보수가 적용되는 동안 계속 실행될 수 있습니다.

- b) 설치 Inst_2에 대한 로컬 환경을 설정하십시오.

```
"Inst_2_INSTALLATION_PATH\bin\setmqenv" -s
```

-s 옵션은 **setmqenv** 명령을 실행하는 설치를 위한 환경을 설정합니다.

- c) 큐 관리자를 Inst_2와 연관시키십시오.

```
setmqm -m QM1 -n Inst_2
```

- d) QM1을 시작하십시오.

```
strmqm QM1
```

- e) QM2에 대해 하위 단계 c 및 d를 반복하십시오.

- f) Inst_2에 대해 IBM MQ Explorer를 설정하십시오.

- i) IBM MQ Explorer의 Inst_2 인스턴스를 시작하십시오.

팁: Windows에서 시스템 트레이의 IBM MQ 아이콘 위에 마우스를 올려 두십시오. 팝업 도움말은 IBM MQ Explorer 인스턴스와 연관된 설치 이름을 보여줍니다.

- ii) **IBM MQ > 큐 관리자 > 큐 관리자 표시/숨기기...** > 를 클릭하십시오.

- iii) **숨겨진 큐 관리자 목록 > 표시**에 나열된 각각의 직접 연결된 큐 관리자를 클릭하십시오.

- iv) **닫기**를 클릭하십시오.

5. Inst_2를 기본으로 설정하십시오.

```
"Inst_2_INSTALLATION_PATH\bin\setmqinst" -i -n Inst_2
```

두 번째 유지보수 레벨 업데이트를 Inst_1에 적용하십시오.

6. 제품의 버전에 대해 다음 수정팩 또는 누적 보안 업데이트 (CSU) 를 다운로드하십시오.

Fix Central을 참조하십시오.

7. 방금 Inst_1에 다운로드한 수정팩 또는 누적 보안 업데이트 (CSU) 를 적용하십시오.

11 페이지의 『Windows에서 유지보수 적용 및 제거』를 참조하십시오.

8. Inst_1를 확인하십시오.

9. 큐 관리자를 한 번에 하나씩 Inst_1로 이동하십시오.

- a) 24 페이지의 『4』 단계의 프로시저를 수행하십시오.

지시사항에서 Inst_2를 Inst_1로 바꾸십시오.

10. Inst_1를 기본으로 설정하십시오.

```
"Inst_1_INSTALLATION_PATH\bin\setmqinst" -i -n Inst_1
```

후속 유지보수 수정사항의 경우, Inst_2와 Inst_1사이에서 대체하십시오.

11. Alternate between repeating steps 24 페이지의 『1』 to 25 페이지의 『5』 for Inst_2 and steps 25 페이지의 『6』 to 25 페이지의 『10』 for Inst_1.

관련 개념

83 페이지의 『큐 관리자 공존』

각기 다른 이름을 갖는 큐 관리자는 동일한 IBM MQ 설치를 사용하는 한 모든 서버에서 공존할 수 있습니다. z/OS, UNIX, Linux 및 Windows의 경우 다양한 큐 관리자가 동일한 서버에서 공존하고 다른 설치와 연관될 수 있습니다.

86 페이지의 『UNIX, Linux, and Windows에서 다중 설치 큐 관리자 공존』

동일한 서버에 UNIX, Linux, and Windows 에 대한 IBM MQ 의 여러 사본을 설치할 수 있습니다. 이러한 IBM MQ 사본은 동일하거나 다른 버전 레벨일 수 있습니다. 이를 다중 설치라고 합니다. 다중 설치는 나중 버전과 함께 이전 버전을 실행할 수 있으므로 하나의 IBM MQ 버전에서 이후 버전으로 업그레이드할 때 특히 유용합니다.

관련 태스크

Windows에서 IBM MQ 라이브러리 로딩을 최신 버전으로 마이그레이션

Windows에서는 단단계 시나리오를 기반으로 제품의 이전 버전을 나중 버전으로 대체하여 제품의 이전 버전에서 나중 버전으로 업그레이드하는 경우 IBM MQ 라이브러리가 로드되는 방식은 일반적으로 변경할 필요가 없습니다. 그러나 나중 버전의 제품에서 병행 또는 다단계 마이그레이션 기반 다중 설치의 이점을 선택하는 경우, 운영 체제가 나중 버전의 IBM MQ 라이브러리를 로드하도록 런타임 환경을 다르게 구성해야 할 수 있습니다.

UNIX 및 Linux에서 IBM MQ 라이브러리 로딩을 최신 버전으로 마이그레이션

UNIX 및 Linux에서는 단단계 시나리오를 기반으로 제품의 이전 버전을 나중 버전으로 대체하여 제품의 이전 버전에서 나중 버전으로 업그레이드하는 경우 IBM MQ 라이브러리가 로드되는 방식은 일반적으로 변경할 필요가 없습니다. 그러나 나중 버전의 제품에서 병행 또는 다단계 마이그레이션 기반 다중 설치의 이점을 선택하는 경우, 운영 체제가 나중 버전의 IBM MQ 라이브러리를 로드하도록 런타임 환경을 다르게 구성해야 할 수 있습니다.

관련 정보

[Windows에 IBM MQ 서버 설치](#)

[큐 관리자를 설치와 연관](#)

[기본 설치 변경](#)

[setmqenv](#)

[setmqinst](#)

[setmqm](#)

Linux

UNIX

UNIX 및 Linux에서 유지보수 적용 및 제거

UNIX 및 Linux 플랫폼과 연관된 유지보수 태스크는 이 절에서 그룹화됩니다.

관련 태스크

11 페이지의 『유지보수 레벨 조회』

dspmover 명령을 실행하여 IBM MQ 유지보수 레벨을 조회하십시오.

AIX

AIX에서 유지보수 레벨 업데이트 적용

installp를 사용하여 IBM MQ for AIX 에 유지보수 레벨 업데이트를 적용합니다.

시작하기 전에

- 유지보수 레벨 업데이트를 적용할 디스크 공간이 충분한지 확인하십시오. 유지보수 레벨 업데이트에는 설치할 하드 디스크 공간이 필요합니다. 또한 설치 프로세스에서 이전 레벨을 저장하기 위해 비슷한 양의 디스크 공간이 필요할 수도 있습니다. 예를 들어, 16MB 업데이트에는 32MB의 공간이 필요할 수 있습니다. 추가 공간이 있으면 유지보수 레벨 업데이트를 제거할 수 있으며, 이전 레벨을 자동으로 복원할 수 있습니다.
- 다중 IBM MQ 설치가 있는 서버에서 실행 중인 경우에는 설치를 식별해야 합니다. 입력하는 명령이 올바른 설치에 대해 실행되도록 하십시오. [setmqenv](#)를 참조하십시오.

이 태스크 정보

설치를 사용하는 애플리케이션을 중지하고 **installp** 명령을 사용하여 클라이언트와 서버에 대한 유지보수 레벨 업데이트를 설치하십시오. 또는 설치가 기본 설치 위치에 있으면 SMIT(*System Management Interface Tool*)를 사용할 수 있습니다.

중요사항: 이후 버전의 제품에서 이전 버전의 제품으로 돌아갈 수 없습니다. 예를 들어, IBM MQ 9.0에서 IBM MQ 8.0로 돌아갈 수 없습니다.

큐 관리자와 동일한 서버에 설치되지 않은 IBM MQ MQI client에서 유지보수를 적용하거나 제거할 수 있습니다. 큐 관리자를 중지하거나 관리자 로깅하지 않아도 됩니다. 큐 관리자를 중지하지 않아도 되므로, 다음 유지보수 프로시저에서 1에서 3 단계를 수행하지 마십시오.

기본 제품의 주요 전체 버전은 기본적으로 COMMITTED입니다. 전체 기본 버전의 수정팩은 APPLIED 상태일 수 있으므로 한 릴리스 레벨 뒤로 돌아갈 수 있습니다.

이전 버전으로 돌아가는 기능을 원하는 경우 병렬 마이그레이션을 수행해야 하며 언제든지 큐 관리자를 나중 버전으로 마이그레이션할 수 있습니다. 자세한 정보는 137 페이지의 『UNIX 및 Linux에서 마이그레이션: 병행』의 내용을 참조하십시오.

그러나 IBM MQ 8.0 이상에서 큐 관리자를 시작하면 해당 큐 관리자가 자동으로 마이그레이션되며 이전 버전으로 다운그레이드될 수 없습니다.

프로시저

1. group mqm의 사용자로 로그인하십시오.
2. IBM MQ 설치를 사용하는 모든 애플리케이션을 중지하십시오.

MFT(Managed File Transfer) 컴포넌트를 사용하는 경우 MFT 에이전트가 참여한 모든 파일 전송을 완료했는지 확인하십시오. 에이전트와 연관된 불완전 전송이 없어야 하며 해당 SYSTEM.FTE.STATE 큐는 메시지를 포함할 수 없습니다.

3. IBM MQ 설치와 연관된 큐 관리자의 모든 활동을 종료하십시오.
 - a) **dspmq** 명령을 실행하여 시스템에 있는 모든 큐 관리자의 상태를 나열하십시오.

업데이트 중인 설치에서 다음 명령 중 하나를 실행하십시오.

```
dspmq -o installation -o status
dspmq -a
```


dspmq -o installation -o status 는 IBM MQ의 모든 설치와 연관된 큐 관리자의 상태 및 설치 이름을 표시합니다.

dspmq -a는 명령을 실행하는 설치와 연관된 활성 큐 관리자의 상태를 표시합니다.

- b) 다음 예제에 나타난 것처럼 MQSC 명령 **DISPLAY LSSTATUS**를 사용하여 큐 관리자와 연관된 리스너의 상태를 나열하십시오.

```
echo "DISPLAY LSSTATUS(*) STATUS" | runmqsc QmgrName
```

- c) **endmqm** 명령을 실행하여 이 설치와 연관된 실행 중인 각 큐 관리자를 중지하십시오.



endmqm 명령은 연결되어 있는 큐 관리자가 중지 중임을 애플리케이션에게 알립니다. [큐 관리자 중지](#)를 참조하십시오.

유지보수를 진행하려면 애플리케이션이 큐 관리자에서 연결을 끊고 로드했던 모든 IBM MQ 라이브러리를 해제하여 **endmqm** 명령에 응답해야 합니다. 애플리케이션이 이를 수행하지 않으면 애플리케이션이 IBM MQ 자원을 해제하도록 할 다른 방법(예: 애플리케이션 중지)을 찾아야 합니다.

또한 설치의 일부인 클라이언트 라이브러리를 사용 중인 애플리케이션도 중지해야 합니다. 클라이언트 애플리케이션은 다른 IBM MQ 설치를 실행하는 다른 큐 관리자에 연결되어 있을 수 있습니다. 이 애플리케이션에는 현재 설치의 큐 관리자가 종료될 예정임을 알리지 않습니다.

로드된 설치의 IBM MQ 공유 라이브러리를 계속 사용하는 애플리케이션이 있으면 IBM MQ 유지보수를 적용할 수 없습니다. 애플리케이션은 큐 관리자에서 연결을 끊거나 강제로 연결이 끊어질 수 있지만 로드된 IBM MQ 공유 라이브러리는 보관됩니다.

참고: 49 페이지의 『유지보수 레벨 업데이트를 UNIX 및 Linux의 다중 인스턴스 큐 관리자에 적용』에서는 다중 인스턴스 큐 관리자에게 유지보수를 적용하는 방법을 설명합니다. 다중 인스턴스 큐 관리자는 다른 서버에 유지보수가 적용되는 동안 계속 실행될 수 있습니다.

d) 다음 명령을 사용하여 큐 관리자와 연관된 모든 리스너를 중지하십시오.

```
endmqclsr -m QMgrName
```

4. root로 로그인하거나, **su** 명령을 사용하여 superuser로 전환하십시오.

5. 다음 방법 중 하나로 업데이트를 설치하십시오.

- 기본 위치에서 전체 설치 업데이트:

```
installp -agXYd . all
```

- 기본 위치에서 선택한 파일 세트 업데이트:

```
installp -agXYd . list of file sets
```

- -R 플래그를 사용하여 기본이 아닌 위치에서 전체 제품 업데이트:

```
installp -R USIL_Directory -agXYd . all
```

- -R 플래그를 사용하여 기본이 아닌 위치에서 선택한 파일 세트 업데이트:

```
installp -R USIL_Directory -agXYd . list of file sets
```

*USIL_Directory*는 설치 상위 디렉토리입니다. IBM MQ는 디렉토리 아래 설치됩니다. 예를 들어, /USIL1이 지정된 경우 IBM MQ 제품 파일이 /USIL1/usr/mqm에 있습니다. /USIL1/usr/mqm은 *MQ_INSTALLATION_PATH*라고 합니다.

관련 정보

[dspmq](#)

[큐 관리자 중지](#)

AIX에서 이전 유지보수 레벨로 되돌리기

SMIT(System Management Interface Tool)를 사용하여 이전 유지보수 레벨로 되돌릴 수 있습니다.

시작하기 전에

1. 다중 IBM MQ 설치가 있는 서버에서 실행 중인 경우에는 설치를 식별해야 합니다. 입력하는 명령이 올바른 설치에 대해 실행되도록 하십시오. [setmqenv](#)를 참조하십시오.

이 태스크 정보

유지보수 업데이트(수정팩)를 백아웃하고 **APPLIED** 상태에 있는 IBM MQ for AIX의 컴포넌트의 이전 유지보수 또는 설치 레벨로 시스템을 복원할 수 있습니다.

큐 관리자와 동일한 서버에 설치되지 않은 IBM MQ MQI client에서 유지보수를 적용하거나 제거할 수 있습니다. 큐 관리자를 중지하거나 관리자로 로그인하지 않아도 됩니다. 큐 관리자를 중지하지 않아도 되므로, 다음 유지보수 프로시저에서 1에서 3 단계를 수행하지 마십시오.

다음 명령을 사용하여 IBM MQ for AIX 파일 세트의 현재 상태를 표시하십시오.

```
lsipp [ -R usil ] -l "mqm*"
```

사용자 루트로 유지보수 업데이트를 백아웃하려면 다음 명령을 실행하십시오.

```
installp [ -R usil ] -r "mqm*"
```

그렇지 않으면 다음을 수행하십시오.

프로시저

1. group mqm의 사용자로 로그인하십시오.
2. IBM MQ 설치를 사용하는 모든 애플리케이션을 중지하십시오.

MFT(Managed File Transfer) 컴포넌트를 사용하는 경우 MFT 에이전트가 참여한 모든 파일 전송을 완료했는지 확인하십시오. 에이전트와 연관된 불완전 전송이 없어야 하며 해당 SYSTEM.FTE.STATE 큐는 메시지를 포함할 수 없습니다.

3. IBM MQ 설치와 연관된 큐 관리자의 모든 활동을 종료하십시오.
 - a) **dspmq** 명령을 실행하여 시스템에 있는 모든 큐 관리자의 상태를 나열하십시오.

업데이트 중인 설치에서 다음 명령 중 하나를 실행하십시오.

```
dspmq -o installation -o status  
dspmq -a
```

dspmq -o installation -o status 는 IBM MQ의 모든 설치와 연관된 큐 관리자의 상태 및 설치 이름을 표시합니다.

dspmq -a는 명령을 실행하는 설치와 연관된 활성 큐 관리자의 상태를 표시합니다.

- b) 다음 예제에 나타난 것처럼 MQSC 명령 **DISPLAY LSSTATUS**를 사용하여 큐 관리자와 연관된 리스너의 상태를 나열하십시오.

```
echo "DISPLAY LSSTATUS(*) STATUS" | runmqsc QmgrName
```

- c) **endmqm** 명령을 실행하여 이 설치와 연관된 실행 중인 각 큐 관리자를 중지하십시오.

```
➔ endmqm { -c  
           -w  
           -i  
           -p } QmgrName ➔
```

endmqm 명령은 연결되어 있는 큐 관리자가 중지 중임을 애플리케이션에게 알립니다. [큐 관리자 중지](#)를 참조하십시오.

유지보수를 진행하려면 애플리케이션이 큐 관리자에서 연결을 끊고 로드했던 모든 IBM MQ 라이브러리를 해제하여 **endmqm** 명령에 응답해야 합니다. 애플리케이션이 이를 수행하지 않으면 애플리케이션이 IBM MQ 자원을 해제하도록 할 다른 방법(예: 애플리케이션 중지)을 찾아야 합니다.

또한 설치의 일부인 클라이언트 라이브러리를 사용 중인 애플리케이션도 중지해야 합니다. 클라이언트 애플리케이션은 다른 IBM MQ 설치를 실행하는 다른 큐 관리자에 연결되어 있을 수 있습니다. 이 애플리케이션에는 현재 설치의 큐 관리자가 종료될 예정임을 알리지 않습니다.

로드된 설치의 IBM MQ 공유 라이브러리를 계속 사용하는 애플리케이션이 있으면 IBM MQ 유지보수를 적용할 수 없습니다. 애플리케이션은 큐 관리자에서 연결을 끊거나 강제로 연결이 끊어질 수 있지만 로드된 IBM MQ 공유 라이브러리는 보관됩니다.

참고: 49 페이지의 『유지보수 레벨 업데이트를 UNIX 및 Linux의 다중 인스턴스 큐 관리자에 적용』에서는 다중 인스턴스 큐 관리자에게 유지보수를 적용하는 방법을 설명합니다. 다중 인스턴스 큐 관리자는 다른 서버에 유지보수가 적용되는 동안 계속 실행될 수 있습니다.

- d) 다음 명령을 사용하여 큐 관리자와 연관된 모든 리스너를 정지하십시오.

```
endmqldr -m QMgrName
```


4. root로 로그인하거나, **su** 명령을 사용하여 superuser로 전환하십시오.
5. 이 순서를 사용하여 적절한 **smit** 패널을 여십시오.

```
Software Installation and Maintenance
Software Maintenance and Utilities
Reject Applied Software Updates (Use Previous Version)
```

또는 빠른 경로 명령 `smit[ty] install_update`를 사용하십시오.

6. **SOFTWARE** 이름 필드를 완료하십시오.

`mqm*`를 입력하여 설치에 적용 가능한 모든 파일 세트 업데이트를 복원하십시오.

참고: IBM MQ for AIX에 대해 선택한 파일 세트 업데이트만 복원 옵션이 표시되면 선택하지 마십시오. 이 옵션을 사용하면 유지보수 업데이트에 적용 가능한 모든 파일 세트 업데이트가 복원됩니다.

7. **Enter**를 클릭하여 현재 유지보수 레벨을 거부하고 이전 유지보수 또는 설치 레벨로 복원하십시오.

- a) 기타 모든 필드에 표시되는 기본값을 승인하십시오.
- b) 확인 메시지를 닫으십시오.

거부 프로세스가 시작됩니다. 명령을 실행하는 동안 **설치 요약** 테이블로 종료되는 진행 메시지가 표시됩니다.

- a) 테이블에서 거부된 IBM MQ for AIX 컴포넌트를 확인하십시오.

관련 정보

[dspmq](#)

[큐 관리자 중지](#)

[DISPLAY LSSTATUS](#)

[endmqm\(큐 관리자 종료\)](#)

[endmqlsr\(리스너 종료\)](#)

[유지보수 레벨 업데이트를 UNIX 및 Linux의 다중 인스턴스 큐 관리자에 적용](#)

HP-UX

HP-UX에서 유지보수 레벨 업데이트 적용

`swinstall`를 사용하여 IBM MQ for HP-UX 에 유지보수 레벨 업데이트를 적용할 수 있습니다.

시작하기 전에

1. 유지보수 레벨 업데이트를 적용할 디스크 공간이 충분한지 확인하십시오. 유지보수 레벨 업데이트에는 설치할 하드 디스크 공간이 필요합니다. 또한 설치 프로세스에서 이전 레벨을 저장하기 위해 비슷한 양의 디스크 공간이 필요할 수도 있습니다. 예를 들어, 16MB 업데이트에는 32MB의 공간이 필요할 수 있습니다. 추가 공간이 있으면 유지보수 레벨 업데이트를 제거할 수 있으며, 이전 레벨을 자동으로 복원할 수 있습니다.
2. 다중 IBM MQ 설치가 있는 서버에서 실행 중인 경우에는 설치를 식별해야 합니다. 입력하는 명령이 올바른 설치에 대해 실행되도록 하십시오. `setmqenv`를 참조하십시오.

큐 관리자와 동일한 서버에 설치되지 않은 IBM MQ MQI client에서 유지보수를 적용하거나 제거할 수 있습니다. 큐 관리자를 중지하거나 관리자로 로그인하지 않아도 됩니다. 큐 관리자를 중지하지 않아도 되므로, 다음 유지보수 프로시저에서 1에서 3 단계를 수행하지 마십시오.

이 태스크 정보

1. 기본 패키지와 유지보수 업데이트 패키지를 모두 설치하려면 기본 패키지를 먼저 개별적으로 설치하십시오. 그런 다음 유지보수 업데이트 패키지를 설치하십시오.
2. 종속 항목 자동 선택 기능을 끄십시오.
 - 대화식 설치 프로그램을 사용하는 경우 **옵션> 옵션 변경**을 클릭하십시오. 그런 다음 설치할 유지보수 업데이트 패키지를 선택하기 전에 **소프트웨어를 표시할 때 종속성 자동 선택** 선택란을 선택 취소하십시오.
 - 명령행을 사용하는 경우, 다음 명령을 입력하십시오.

```
swinstall -x autoselect_dependencies=false
```

저장소에서 기본 설치 이미지도 포함된 수정팩을 설치하는 경우, 설치를 시작하기 전에 종속 항목 자동 선택 기능을 끄십시오. 그렇지 않으면 다음 예제에 나타난 오류 메시지와 함께 시도가 실패합니다.

```
Could not apply the software selection "MQSERIES,r=9.0.0.2,a=HP-UX_B.11_IA,v=IBM" because a different variant of a dependency for this product has already been selected
```

3. 설치를 성공적으로 업데이트해도 **swinstall**을 실행할 때 오류 메시지가 표시될 수 있습니다.

유지보수 애플리케이션에서 오류를 핸들링하기 위해 수행할 수 있는 두 가지의 접근방식이 있습니다.

- a. 설치된 컴포넌트에만 유지보수를 적용하여 오류가 없는 업데이트가 되도록 합니다.
- b. 전체 유지보수 패키지를 적용하고 오류별로 오류 로그를 점검하여 중요하지 않은 오류는 무시합니다.

두 접근 방식 모두 설명되어 있습니다.

설치되지 않은 컴포넌트에 업데이트사항을 적용하려고 하는 **swinstall**에 의해 많은 중요하지 않은 오류가 발생합니다. 중요하지 않은 오류와 함께 보고된 중요한 오류가 있는지 확인하십시오.

- 다음 오류는 심각한 오류를 나타내지 않습니다. 이러한 오류는 콘솔 또는 **swinstall** 패널에 작성됩니다.

```
ERROR: "hpux11.mycompany.com/":  
The software dependencies for 15 products or filesets cannot be resolved.
```

```
ERROR: "hpux11.mycompany.com/":  
17 filesets were determined to be skipped in the analysis phase.  
The execution phase failed for "hpux11.mycompany.com/".  
Analysis and Execution had errors.
```

- 다음 오류는 심각한 오류를 나타내지 않습니다. 이러한 오류는 **swinstall** 세션의 **swjob** 출력에 기록됩니다.

```
ERROR: 17 of 20 filesets had Errors.  
3 of 20 filesets had no Errors or Warnings.
```

```
ERROR: The Execution Phase had errors.  
See the above output for details.
```

프로시저

1. `group mqm`의 사용자로 로그인하십시오.
2. IBM MQ 설치를 사용하는 모든 애플리케이션을 중지하십시오.

MFT(Managed File Transfer) 컴포넌트를 사용하는 경우 MFT 에이전트가 참여한 모든 파일 전송을 완료했는지 확인하십시오. 에이전트와 연관된 불완전 전송이 없어야 하며 해당 `SYSTEM.FTE.STATE` 큐는 메시지를 포함할 수 없습니다.

3. IBM MQ 설치와 연관된 큐 관리자의 모든 활동을 종료하십시오.

- a) **dspmqs** 명령을 실행하여 시스템에 있는 모든 큐 관리자의 상태를 나열하십시오.

업데이트 중인 설치에서 다음 명령 중 하나를 실행하십시오.

```
dspmqs -o installation -o status  
dspmqs -a
```


dspmqs -o installation -o status 는 IBM MQ의 모든 설치와 연관된 큐 관리자의 상태 및 설치 이름을 표시합니다.

dspmqs -a는 명령을 실행하는 설치와 연관된 활성 큐 관리자의 상태를 표시합니다.

- b) 다음 예제에 나타난 것처럼 MQSC 명령 **DISPLAY LSSTATUS**를 사용하여 큐 관리자와 연관된 리스너의 상태를 나열하십시오.

```
echo "DISPLAY LSSTATUS(*) STATUS" | runmqsc QmgrName
```

c) **endmqm** 명령을 실행하여 이 설치와 연관된 실행 중인 각 큐 관리자를 중지하십시오.



endmqm 명령은 연결되어 있는 큐 관리자가 중지 중임을 애플리케이션에게 알립니다. 큐 관리자 중지를 참조하십시오.

유지보수를 진행하려면 애플리케이션이 큐 관리자에서 연결을 끊고 로드했던 모든 IBM MQ 라이브러리를 해제하여 **endmqm** 명령에 응답해야 합니다. 애플리케이션이 이를 수행하지 않으면 애플리케이션이 IBM MQ 자원을 해제하도록 할 다른 방법(예: 애플리케이션 중지)을 찾아야 합니다.

또한 설치의 일부인 클라이언트 라이브러리를 사용 중인 애플리케이션도 중지해야 합니다. 클라이언트 애플리케이션은 다른 IBM MQ 설치를 실행하는 다른 큐 관리자에 연결되어 있을 수 있습니다. 이 애플리케이션에는 현재 설치의 큐 관리자가 종료될 예정임을 알리지 않습니다.

로드된 설치의 IBM MQ 공유 라이브러리를 계속 사용하는 애플리케이션이 있으면 IBM MQ 유지보수를 적용할 수 없습니다. 애플리케이션은 큐 관리자에서 연결을 끊거나 강제로 연결이 끊어질 수 있지만 로드된 IBM MQ 공유 라이브러리는 보관됩니다.

참고: 49 페이지의 『유지보수 레벨 업데이트를 UNIX 및 Linux의 다중 인스턴스 큐 관리자에 적용』에서는 다중 인스턴스 큐 관리자에게 유지보수를 적용하는 방법을 설명합니다. 다중 인스턴스 큐 관리자는 다른 서버에 유지보수가 적용되는 동안 계속 실행될 수 있습니다.

d) 다음 명령을 사용하여 큐 관리자와 연관된 모든 리스너를 정지하십시오.

```
endmqslsr -m QMgrName
```

4. root로 로그인하거나, **su** 명령을 사용하여 superuser로 전환하십시오.

5. 현재 위치가 *Service_update_package*의 위치가 되게 하십시오.

*Service_update_package*의 파일 이름은 hp-Uxxxx.v11 패턴을 따릅니다. 설치 파일의 절대 경로를 *Service_update_package*의 접두부로 지정해야 합니다. 입력하는 문자 수를 줄이려면 \$PWD 변수를 사용하여 경로를 구성하십시오.7

6. HP-UX 명령 **swlist l= MQ_INSTALLATION_PATH MQSERIES** 를 실행하여 설치된 모든 IBM MQ 구성 요소를 나열하십시오.

7. 대화식으로 업데이트 설치 여부 및 업데이트할 컴포넌트 제어 여부를 결정하십시오.

다음 방법으로 업데이트할 수 있습니다.

- 전체 유지보수 패키지를 설치하여 설치된 모든 IBM MQ 컴포넌트를 자동으로 업데이트하십시오.

```
swinstall -s $PWD/service_update_package
MQSERIES,l= MQ_INSTALLATION_PATH
```

swinstall 명령을 통해 업데이트 패키지에 있는 모든 컴포넌트의 설치된 컴포넌트를 찾아 업데이트합니다. **swinstall**을 통해 찾을 수 없는 컴포넌트의 오류 메시지를 기록합니다.

- 유지보수 패키지에서 필수 업데이트만 설치하여 일부 IBM MQ 컴포넌트를 자동으로 업데이트하십시오.

*update_components*를 올바르게 지정하면 업데이트 프로시저에서 오류가 발생하지 않습니다.

swinstall을 통해서는 사용자가 나열한 컴포넌트와 사용자가 나열한 컴포넌트에 종속된 컴포넌트만 업데이트합니다.

- a. 설치된 IBM MQ 컴포넌트 목록을 사용하여 업데이트할 컴포넌트 목록을 작성하고 각 컴포넌트는 공백으로 구분하십시오(*update_components*). 이 목록에서는 *component ,l= MQ_INSTALLATION_PATH* 양식으로 지정할 각 구성요소의 설치 경로가 필요합니다.

b.

```
swinstall -s $PWD/service_update_package
update_components
```

- 필요한 업데이트 컴포넌트만 선택하여 유지보수 패키지에서 일부 IBM MQ 컴포넌트를 대화식으로 업데이트하십시오.

```
swinstall -s $PWD/service_update_package
```

- a. **MQSeries**를 열고 적용하려는 업데이트 컴포넌트를 표시하십시오. 올바르게 표시되면 업데이트를 적용할 때 오류가 발생하지 않습니다. 설치 프로그램은 자동으로 종속성을 해석합니다.
- b. **조치 > 제품 위치 변경**을 선택하여 업데이트할 IBM MQ 설치를 변경하십시오.
- c. **조치 > 설치**를 선택하십시오. 로그 파일을 보면 수정이 필요한 문제점이 있는지 여부를 알 수 있습니다.

관련 정보

dspmqr

큐 관리자 중지

DISPLAY LSSTATUS

endmqm(큐 관리자 종료)

endmqtsr(리스너 종료)

유지보수 레벨 업데이트를 UNIX 및 Linux의 다중 인스턴스 큐 관리자에 적용

HP-UX HP-UX에서 이전 유지보수 레벨로 되돌리기

swremove를 사용하여 IBM MQ의 이전 유지보수 레벨로 복귀합니다.

시작하기 전에

1. 다중 IBM MQ 설치가 있는 서버에서 실행 중인 경우에는 설치를 식별해야 합니다. 입력하는 명령이 올바른 설치에 대해 실행되도록 하십시오. [setmqenv](#)를 참조하십시오.

큐 관리자와 동일한 서버에 설치되지 않은 IBM MQ MQI client에서 유지보수를 적용하거나 제거할 수 있습니다. 큐 관리자를 중지하거나 관리자로 로그인하지 않아도 됩니다. 큐 관리자를 중지하지 않아도 되므로, 다음 유지보수 프로시저에서 1에서 3 단계를 수행하지 마십시오.

프로시저

1. `group mqm`의 사용자로 로그인하십시오.
2. IBM MQ 설치를 사용하는 모든 애플리케이션을 중지하십시오.

MFT(Managed File Transfer) 컴포넌트를 사용하는 경우 MFT 에이전트가 참여한 모든 파일 전송을 완료했는지 확인하십시오. 에이전트와 연관된 불완전 전송이 없어야 하며 해당 `SYSTEM.FTE.STATE` 큐는 메시지를 포함할 수 없습니다.

3. IBM MQ 설치와 연관된 큐 관리자의 모든 활동을 종료하십시오.
 - a) **dspmqr** 명령을 실행하여 시스템에 있는 모든 큐 관리자의 상태를 나열하십시오.

업데이트 중인 설치에서 다음 명령 중 하나를 실행하십시오.

```
dspmqr -o installation -o status
dspmqr -a
```


dspmqr -o installation -o status 는 IBM MQ의 모든 설치와 연관된 큐 관리자의 상태 및 설치 이름을 표시합니다.

dspmqr -a는 명령을 실행하는 설치와 연관된 활성 큐 관리자의 상태를 표시합니다.

- b) 다음 예제에 나타난 것처럼 MQSC 명령 **DISPLAY LSSTATUS**를 사용하여 큐 관리자와 연관된 리스너의 상태를 나열하십시오.

```
echo "DISPLAY LSSTATUS(*) STATUS" | runmqsc QmgrName
```

c) **endmqm** 명령을 실행하여 이 설치와 연관된 실행 중인 각 큐 관리자를 중지하십시오.



endmqm 명령은 연결되어 있는 큐 관리자가 중지 중임을 애플리케이션에게 알립니다. 큐 관리자 중지를 참조하십시오.

유지보수를 진행하려면 애플리케이션이 큐 관리자에서 연결을 끊고 로드했던 모든 IBM MQ 라이브러리를 해제하여 **endmqm** 명령에 응답해야 합니다. 애플리케이션이 이를 수행하지 않으면 애플리케이션이 IBM MQ 자원을 해제하도록 할 다른 방법(예: 애플리케이션 중지)을 찾아야 합니다.

또한 설치의 일부인 클라이언트 라이브러리를 사용 중인 애플리케이션도 중지해야 합니다. 클라이언트 애플리케이션은 다른 IBM MQ 설치를 실행하는 다른 큐 관리자에 연결되어 있을 수 있습니다. 이 애플리케이션에는 현재 설치의 큐 관리자가 종료될 예정임을 알리지 않습니다.

로드된 설치의 IBM MQ 공유 라이브러리를 계속 사용하는 애플리케이션이 있으면 IBM MQ 유지보수를 적용할 수 없습니다. 애플리케이션은 큐 관리자에서 연결을 끊거나 강제로 연결이 끊어질 수 있지만 로드된 IBM MQ 공유 라이브러리는 보관됩니다.

참고: 49 페이지의 『유지보수 레벨 업데이트를 UNIX 및 Linux의 다중 인스턴스 큐 관리자에 적용』에서는 다중 인스턴스 큐 관리자에게 유지보수를 적용하는 방법을 설명합니다. 다중 인스턴스 큐 관리자는 다른 서버에 유지보수가 적용되는 동안 계속 실행될 수 있습니다.

d) 다음 명령을 사용하여 큐 관리자와 연관된 모든 리스너를 정지하십시오.

```
endmqslsr -m QMgrName
```

4. root로 로그인하거나, **su** 명령을 사용하여 superuser로 전환하십시오.

5. **swremove** 명령을 실행하여 시스템에서 유지보수 패키지를 제거하십시오.

예를 들어, 7.R.0.1 유지보수 레벨을 제거하려면 다음 명령을 사용하십시오.

```
swremove MQSERIES,r=7.R.0.1,l= MQ_INSTALLATION_PATH
```

설명:

- R은 릴리스 번호입니다.
- `MQ_INSTALLATION_PATH` 는 IBM MQ의 설치 경로입니다.

swremove 명령의 세부사항은 *HP-UX* 관리 안내서 또는 **man swremove** 명령을 사용하여 찾을 수 있습니다.

관련 정보

[dspmq](#)

[큐 관리자 중지](#)

[DISPLAY LSSTATUS](#)

[endmqm\(큐 관리자 종료\)](#)

[endmqslsr\(리스너 종료\)](#)

[유지보수 레벨 업데이트를 UNIX 및 Linux의 다중 인스턴스 큐 관리자에 적용](#)

Linux에서 유지보수 레벨 업데이트 적용

RPM을 사용하여 Linux에서 IBM MQ에 유지보수 레벨 업데이트를 적용할 수 있습니다. 동일한 프로시저가 모든 Linux 플랫폼(Ubuntu 포함)에 적용됩니다.

시작하기 전에

다중 IBM MQ 설치가 있는 서버에서 실행 중인 경우에는 설치를 식별해야 합니다. 입력하는 명령이 올바른 설치에 대해 실행되도록 하십시오. [setmqenv](#)를 참조하십시오.

이 태스크 정보

유지보수 레벨 업데이트는 RPM(Red Hat Package Manager) 설치 도구를 사용하여 적용되는 RPM 업데이트 이미지의 형식으로 제공됩니다.

큐 관리자와 동일한 서버에 설치되지 않은 IBM MQ MQI client에서 유지보수를 적용하거나 제거할 수 있습니다. 큐 관리자를 중지하거나 관리자 로깅하지 않아도 됩니다. 큐 관리자를 중지하지 않아도 되므로, 다음 유지보수 프로시저에서 1에서 3 단계를 수행하지 마십시오.

중요사항: **pax** 및 **rpmbuild**는 제품의 일부로 제공되지 않습니다. 이러한 항목은 Linux 배포 공급자에게 받아야 합니다.

유지보수 레벨 업데이트를 제거하고 이전 레벨로 복원하기 위해서는 업데이트 이미지에 추가 디스크 공간이 필요합니다. 업데이트된 파일은 `MQ_INSTALLATION_PATH/maintenance` 디렉토리에 보관됩니다. 이 디렉토리나 여기에 속하는 파일을 삭제하거나 제거하지 마십시오.

`MQ_INSTALLATION_PATH`는 IBM MQ가 설치된 상위 레벨 디렉토리를 나타냅니다.

업데이트는 누적됩니다. 이전 업데이트를 우선 적용하지 않고 선택한 업데이트를 직접 설치할 수 있습니다. 유지보수 레벨 업데이트는 하나 이상의 패키지에 대한 업데이트를 포함할 수 있습니다. 설치에 적용한 패키지에 해당하는 업데이트 부분을 적용해야 합니다.

중요사항: 해당 레벨의 MR(Manufacturing Refresh) 이미지에서 수행된 설치와 동일한 레벨에 수정팩을 설치할 수 있더라도 이 프로세스를 시도하지 않아야 합니다. 시스템에 이미 있는 레벨과 동일한 레벨에 수정팩을 설치할 경우 IBM MQ의 설치와 관련된 일관되지 않은 상태로 시스템의 패키지 관리 데이터베이스를 남겨둘 수 있습니다.

프로시저

1. `group mqm`의 사용자로 로그인하십시오.

2. IBM MQ 설치를 사용하는 모든 애플리케이션을 중지하십시오.

MFT(Managed File Transfer) 컴포넌트를 사용하는 경우 MFT 에이전트가 참여한 모든 파일 전송을 완료했는지 확인하십시오. 에이전트와 연관된 불완전 전송이 없어야 하며 해당 `SYSTEM.FTE.STATE` 큐는 메시지를 포함할 수 없습니다.

3. IBM MQ 설치와 연관된 큐 관리자의 모든 활동을 종료하십시오.

a) **dspmqs** 명령을 실행하여 시스템에 있는 모든 큐 관리자의 상태를 나열하십시오.

업데이트 중인 설치에서 다음 명령 중 하나를 실행하십시오.

```
dspmqs -o installation -o status
dspmqs -a
```


dspmqs -o installation -o status 는 IBM MQ의 모든 설치와 연관된 큐 관리자의 상태 및 설치 이름을 표시합니다.

dspmqs -a는 명령을 실행하는 설치와 연관된 활성 큐 관리자의 상태를 표시합니다.

b) 다음 예제에 나타난 것처럼 MQSC 명령 **DISPLAY LSSTATUS**를 사용하여 큐 관리자와 연관된 리스너의 상태를 나열하십시오.

```
echo "DISPLAY LSSTATUS(*) STATUS" | runmqsc QmgrName
```

c) **endmqm** 명령을 실행하여 이 설치와 연관된 실행 중인 각 큐 관리자를 중지하십시오.



endmqm 명령은 연결되어 있는 큐 관리자가 중지 중임을 애플리케이션에게 알립니다. [큐 관리자 중지를 참조하십시오](#).

유지보수를 진행하려면 애플리케이션이 큐 관리자에서 연결을 끊고 로드했던 모든 IBM MQ 라이브러리를 해제하여 **endmqm** 명령에 응답해야 합니다. 애플리케이션이 이를 수행하지 않으면 애플리케이션이 IBM MQ 자원을 해제하도록 할 다른 방법(예: 애플리케이션 중지)을 찾아야 합니다.

또한 설치의 일부인 클라이언트 라이브러리를 사용 중인 애플리케이션도 중지해야 합니다. 클라이언트 애플리케이션은 다른 IBM MQ 설치를 실행하는 다른 큐 관리자에 연결되어 있을 수 있습니다. 이 애플리케이션에는 현재 설치의 큐 관리자가 종료될 예정임을 알리지 않습니다.

로드된 설치의 IBM MQ 공유 라이브러리를 계속 사용하는 애플리케이션이 있으면 IBM MQ 유지보수를 적용할 수 없습니다. 애플리케이션은 큐 관리자에서 연결을 끊거나 강제로 연결이 끊어질 수 있지만 로드된 IBM MQ 공유 라이브러리는 보관됩니다.

참고: 49 페이지의 『[유지보수 레벨 업데이트를 UNIX 및 Linux의 다중 인스턴스 큐 관리자에 적용](#)』에서는 다중 인스턴스 큐 관리자에게 유지보수를 적용하는 방법을 설명합니다. 다중 인스턴스 큐 관리자는 다른 서버에 유지보수가 적용되는 동안 계속 실행될 수 있습니다.

d) 다음 명령을 사용하여 큐 관리자와 연관된 모든 리스너를 정지하십시오.

```
endmqclsr -m QMgrName
```

4. root로 로그인하거나, **su** 명령을 사용하여 superuser로 전환하십시오.
5. 유지보수 패키지가 들어 있는 디렉토리로 변경하십시오.
6. **ls** 명령을 실행하여 사용 가능한 업데이트를 나열하십시오.

예를 들어, 런타임, SDK 및 서버 패키지에 대한 레벨 1 유지보수 업데이트가 있는 경우에는 다음이 표시됩니다.

```
MQSeriesRuntime-Uxxxx-V.R.0-1.i386.rpm
MQSeriesSDK-Uxxxx-V.R.0-1.i386.rpm
MQSeriesServer-Uxxxx-V.R.0-1.i386.rpm
```

여기서 V는 버전 번호이고 R은 릴리스 번호입니다.

7. **rpm** 명령을 실행하여 사용자 시스템에 어떤 패키지가 설치되어 있는지 확인하십시오.

다음 명령을 입력하십시오.

```
rpm -qa | grep MQSeries
```

참고: Ubuntu를 사용하고 있는 경우 **--force-debian** 속성을 추가하십시오.

```
rpm --force-debian -qa | grep MQSeries
```

예를 들어, 레벨 0에서 최소 IBM MQ 설치 및 SDK 컴포넌트가 있는 경우 **rpm** 명령은 다음을 리턴합니다.

```
MQSeriesRuntime-V.R.0-0
MQSeriesSDK-V.R.0-0
MQSeriesServer-V.R.0-0
```

여기서 V는 버전 번호이고 R은 릴리스 번호입니다.

8. 이 수정팩을 설치에서 업그레이드하려는 경우, 이때 설치가 시스템의 첫 번째 설치가 아니면 **crtmqfp** 명령을 실행하여 시스템에 설치할 고유한 패키지 세트를 작성 및 사용하십시오.
이 설치가 시스템에서 IBM MQ의 첫 번째 설치이거나 유일한 설치인 경우 이 단계를 무시할 수 있습니다.
crtmqfp 명령을 Linux에서 실행하려면 **pax** 명령을 설치해야 합니다.

- a) `./crtmqfp suffixname` 명령을 실행하십시오. 여기서 *suffixname*은 나머지 기본 레벨 IBM MQ 설치 중에 사용된 접미부와 동일합니다.
- b) 현재 디렉토리를 **crtmqfp** 명령이 완료될 때 지정된 위치로 설정하십시오.
이 디렉토리는 고유 패키지 세트가 작성되는 `/var/tmp/mq_rpms`의 서브디렉토리입니다. 패키지에는 파일 이름 내에 포함된 접미부 값이 있습니다.
- 예를 들어, 기본 레벨 IBM MQ 설치의 리패키징 중에 접미부 1을 사용한 경우에는 `./crtmqfp 1` 명령을 입력하십시오.

이제 `/var/tmp/mq_rpms/1/xxxx`라는 서브디렉토리가 있으며 패키지의 이름이 변경됩니다(예: `MQSeriesRuntime-V.R.0-1.xxxx.rpm`에서 `MQSeriesRuntime_1-V.R.0-1.xxxx.rpm`으로). 여기서 V는 버전 번호이고 R은 릴리스 번호입니다.

9. **rpm** 명령을 실행하여 시스템에 있는 패키지에 대해 사용 가능한 업데이트를 모두 적용하십시오.
- 기본 위치인 `/opt/mqm`에 설치를 업데이트하는 경우:

```
rpm -ivh MQSeriesRuntime-Uxxxx-V.R.0-1.i386.rpm
MQSeriesSDK-Uxxxx-V.R.0-1.i386.rpm
MQSeriesServer-Uxxxx-V.R.0-1.i386.rpm
```

여기서 V는 버전 번호이고 R은 릴리스 번호입니다.

- 사용자 정의 위치에 설치를 업데이트하려면 **rpm prefix** 옵션을 지정하십시오.

```
rpm --prefix /opt/customLocation -ivh MQSeriesRuntime-Uxxxx-V.R.0-1.i386.rpm
MQSeriesSDK-Uxxxx-V.R.0-1.i386.rpm
MQSeriesServer-Uxxxx-V.R.0-1.i386.rpm
```

여기서 V는 버전 번호이고 R은 릴리스 번호입니다.

현재 시스템에 설치되어 있는 패키지에 해당하는 유지보수 업데이트의 모든 패키지를 적용해야 합니다.

10. 36 페이지의 『7』 단계를 반복하여 지금 사용 가능한 패키지를 나열하십시오.

런타임, SDK 및 서버 패키지가 현재 레벨 1에 있습니다.

```
MQSeriesRuntime-V.R.0-0
MQSeriesSDK-V.R.0-0
MQSeriesServer-V.R.0-0
MQSeriesRuntime-Uxxxx-V.R.0-1
MQSeriesSDK-Uxxxx-V.R.0-1
MQSeriesServer-Uxxxx-V.R.0-1
```

여기서 V는 버전 번호이고 R은 릴리스 번호입니다.

참고:

IBM MQ 수정팩 설치 후에, `rpm-verify` 또는 `rpm -V` 명령을 실행한 경우 올바른 결과를 리턴하지 않습니다. `MQ_INSTALLATION_PATH/maintenance`에서 유실된 파일과 관련된 가짜 결과를 생성합니다.

IBM MQ 수정팩 설치 코드에 알려진 제한이 있기 때문에 이 오류 메시지는 무시해도 됩니다. 이 오류에 대한 자세한 정보는 [IBM MQ 수정팩 설치 오류 - Linux 보고서 오류](#)를 참조하십시오.

다음에 수행할 작업

RPM을 사용한 소프트웨어 패키지 설치에 대한 자세한 정보는 Linux 문서를 참조하십시오.

관련 정보

[dspmq](#)

큐 관리자 중지

DISPLAY LSSTATUS

endmqm(큐 관리자 종료)

endmqlsr(리스너 종료)

유지보수 레벨 업데이트를 UNIX 및 Linux의 다중 인스턴스 큐 관리자에 적용

Linux Linux에서 이전 유지보수 레벨로 되돌리기

RPM을 사용하여 업데이트를 제거하고 IBM MQ의 이전 유지보수 레벨로 되돌릴 수 있습니다. 동일한 프로시저가 모든 Linux 플랫폼(Ubuntu 포함)에 적용됩니다.

시작하기 전에

다중 IBM MQ 설치가 있는 서버에서 실행 중인 경우에는 설치를 식별해야 합니다. 입력하는 명령이 올바른 설치에 대해 실행되도록 하십시오. [setmqenv](#)를 참조하십시오.

이 태스크 정보

유지보수가 적용되면, 필요한 경우 업데이트를 제거할 수 있도록 교체된 버전의 원본 버전을 저장합니다. 이전 유지보수 레벨로 복원하려면 다음과 같이 유지보수 패키지로 업데이트한 모든 패키지에 대해 Red Hat Package Manager, RPM, `uninstall`을 실행하십시오.

프로시저

1. `group mqm`의 사용자로 로그인하십시오.

2. IBM MQ 설치를 사용하는 모든 애플리케이션을 중지하십시오.

MFT(Managed File Transfer) 컴포넌트를 사용하는 경우 MFT 에이전트가 참여한 모든 파일 전송을 완료했는지 확인하십시오. 에이전트와 연관된 불완전 전송이 없어야 하며 해당 `SYSTEM.FTE.STATE` 큐는 메시지를 포함할 수 없습니다.

3. IBM MQ 설치와 연관된 큐 관리자의 모든 활동을 종료하십시오.

a) `dspmqr` 명령을 실행하여 시스템에 있는 모든 큐 관리자의 상태를 나열하십시오.

업데이트 중인 설치에서 다음 명령 중 하나를 실행하십시오.

```
dspmqr -o installation -o status
dspmqr -a
```


`dspmqr -o installation -o status` 는 IBM MQ의 모든 설치와 연관된 큐 관리자의 상태 및 설치 이름을 표시합니다.

`dspmqr -a`는 명령을 실행하는 설치와 연관된 활성 큐 관리자의 상태를 표시합니다.

b) 다음 예제에 나타난 것처럼 MQSC 명령 `DISPLAY LSSTATUS`를 사용하여 큐 관리자와 연관된 리스너의 상태를 나열하십시오.

```
echo "DISPLAY LSSTATUS(*) STATUS" | runmqsc QmgrName
```

c) `endmqm` 명령을 실행하여 이 설치와 연관된 실행 중인 각 큐 관리자를 중지하십시오.



`endmqm` 명령은 연결되어 있는 큐 관리자가 중지 중임을 애플리케이션에게 알립니다. [큐 관리자 중지](#)를 참조하십시오.

유지보수를 진행하려면 애플리케이션이 큐 관리자에서 연결을 끊고 로드했던 모든 IBM MQ 라이브러리를 해제하여 **endmqm** 명령에 응답해야 합니다. 애플리케이션이 이를 수행하지 않으면 애플리케이션이 IBM MQ 자원을 해제하도록 할 다른 방법(예: 애플리케이션 중지)을 찾아야 합니다.

또한 설치의 일부인 클라이언트 라이브러리를 사용 중인 애플리케이션도 중지해야 합니다. 클라이언트 애플리케이션은 다른 IBM MQ 설치를 실행하는 다른 큐 관리자에 연결되어 있을 수 있습니다. 이 애플리케이션에는 현재 설치의 큐 관리자가 종료될 예정임을 알리지 않습니다.

로드된 설치의 IBM MQ 공유 라이브러리를 계속 사용하는 애플리케이션이 있으면 IBM MQ 유지보수를 적용할 수 없습니다. 애플리케이션은 큐 관리자에서 연결을 끊거나 강제로 연결이 끊어질 수 있지만 로드된 IBM MQ 공유 라이브러리는 보관됩니다.

참고: 49 페이지의 『유지보수 레벨 업데이트를 UNIX 및 Linux의 다중 인스턴스 큐 관리자에 적용』에서는 다중 인스턴스 큐 관리자에게 유지보수를 적용하는 방법을 설명합니다. 다중 인스턴스 큐 관리자는 다른 서버에 유지보수가 적용되는 동안 계속 실행될 수 있습니다.

- d) 다음 명령을 사용하여 큐 관리자와 연관된 모든 리스너를 정지하십시오.

```
endmqslsr -m QMgrName
```

4. root로 로그인하거나, **su** 명령을 사용하여 superuser로 전환하십시오.

5. **rpm** 명령을 실행하여 사용자 시스템에 어떤 패키지가 설치되어 있는지 확인하십시오.

다음 명령을 입력하십시오.

```
rpm -qa | grep MQSeries
```

참고: Ubuntu를 사용하고 있는 경우 **--force-debian** 속성을 추가하십시오.

```
rpm --force-debian -qa | grep MQSeries
```

34 페이지의 『Linux에서 유지보수 레벨 업데이트 적용』에 제공된 예를 사용하면 다음이 리턴됩니다.

```
MQSeriesRuntime-V.R.0-0
MQSeriesSDK-V.R.0-0
MQSeriesServer-V.R.0-0
MQSeriesRuntime-Uxxxx-V.R.0-1
MQSeriesSDK-Uxxxx-V.R.0-1
MQSeriesServer-Uxxxx-V.R.0-1
```

여기서 V는 버전 번호이고 R은 릴리스 번호입니다.

참고: RDQM 기능을 사용하는 경우 이전 레벨로 되돌리기 위해 다른 프로세스를 사용해야 할 수도 있습니다. 이 프로세스에는 제공되는 스크립트를 사용하여 RDQM 지원을 제거하고 이전 버전과 함께 제공된 매체에서 다시 설치하는 작업이 포함되어 있습니다.

자세한 정보는 RDQM(복제된 데이터 큐 관리자) 설치를 참조하십시오.

6. **rpm** 명령을 실행하여 레벨 1에서 적용한 모든 업데이트를 제거하십시오.

다음 명령을 입력하십시오.

```
rpm -ev MQSeriesRuntime-Uxxxx-V.R.0-1 MQSeriesSDK-Uxxxx-V.R.0-1
MQSeriesServer-Uxxxx-V.R.0-1
```

여기서 V는 버전 번호이고 R은 릴리스 번호입니다.

7. 다음과 같이 5단계를 반복하여 원래 설치 패키지만 남겨 두고 ptf 패키지가 제거되었는지 확인하십시오.

```
MQSeriesRuntime-V.R.0-0
MQSeriesSDK-V.R.0-0
MQSeriesServer-V.R.0-0
```

여기서 V는 버전 번호이고 R은 릴리스 번호입니다.

다음에 수행할 작업

RPM을 사용한 소프트웨어 패키지 설치에 대한 자세한 정보는 Linux 문서를 참조하십시오.

관련 정보

[dspmq](#)

[큐 관리자 중지](#)

[DISPLAY LSSTATUS](#)

[endmqm\(큐 관리자 종료\)](#)

[endmqtsr\(리스너 종료\)](#)

[유지보수 레벨 업데이트를 UNIX 및 Linux의 다중 인스턴스 큐 관리자에 적용](#)

Solaris

Solaris의 IBM MQ에 유지보수 레벨 업데이트 적용

pkgadd를 사용하여 IBM MQ for Solaris에 유지보수 레벨 업데이트를 적용할 수 있습니다.

시작하기 전에

1. 유지보수 레벨 업데이트를 적용할 디스크 공간이 충분한지 확인하십시오. 유지보수 레벨 업데이트에는 설치할 하드 디스크 공간이 필요합니다. 또한 설치 프로세스에서 이전 레벨을 저장하기 위해 비슷한 양의 디스크 공간이 필요할 수도 있습니다. 예를 들어, 16MB 업데이트에는 32MB의 공간이 필요할 수 있습니다. 추가 공간이 있으면 유지보수 레벨 업데이트를 제거할 수 있으며, 이전 레벨을 자동으로 복원할 수 있습니다.
2. 다중 IBM MQ 설치가 있는 서버에서 실행 중인 경우에는 설치를 식별해야 합니다. 입력하는 명령이 올바른 설치에 대해 실행되도록 하십시오. [setmqenv](#)를 참조하십시오.

큐 관리자와 동일한 서버에 설치되지 않은 IBM MQ MQI client에서 유지보수를 적용하거나 제거할 수 있습니다. 큐 관리자를 중지하거나 관리자 로깅하지 않아도 됩니다. 큐 관리자를 중지하지 않아도 되므로, 다음 유지보수 프로시저에서 1에서 3 단계를 수행하지 마십시오.

이 태스크 정보

설치를 사용하여 애플리케이션을 중지하고 **pkgadd**를 사용하여 유지보수를 설치하십시오.

중요사항: 해당 레벨의 MR(Manufacturing Refresh) 이미지에서 수행된 설치와 동일한 레벨에 수정팩을 설치할 수 있더라도 이 프로세스를 시도하지 않아야 합니다. 시스템에 이미 있는 레벨과 동일한 레벨에 수정팩을 설치할 경우 IBM MQ의 설치와 관련된 일관되지 않은 상태로 시스템의 패키지 관리 데이터베이스를 남겨둘 수 있습니다.

프로시저

1. `group mqm`의 사용자로 로그인하십시오.
2. IBM MQ 설치를 사용하는 모든 애플리케이션을 중지하십시오.
MFT(Managed File Transfer) 컴포넌트를 사용하는 경우 MFT 에이전트가 참여한 모든 파일 전송을 완료했는지 확인하십시오. 에이전트와 연관된 불완전 전송이 없어야 하며 해당 `SYSTEM.FTE.STATE` 큐는 메시지를 포함할 수 없습니다.
3. IBM MQ 설치와 연관된 큐 관리자의 모든 활동을 종료하십시오.
 - a) **dspmq** 명령을 실행하여 시스템에 있는 모든 큐 관리자의 상태를 나열하십시오.

업데이트 중인 설치에서 다음 명령 중 하나를 실행하십시오.

```
dspmq -o installation -o status  
dspmq -a
```


dspmq -o installation -o status 는 IBM MQ의 모든 설치와 연관된 큐 관리자의 상태 및 설치 이름을 표시합니다.

dspmq -a는 명령을 실행하는 설치와 연관된 활성 큐 관리자의 상태를 표시합니다.

- b) 다음 예제에 나타난 것처럼 MQSC 명령 **DISPLAY LSSTATUS**를 사용하여 큐 관리자와 연관된 리스너의 상태를 나열하십시오.

```
echo "DISPLAY LSSTATUS(*) STATUS" | runmqsc QmgrName
```

- c) **endmqm** 명령을 실행하여 이 설치와 연관된 실행 중인 각 큐 관리자를 중지하십시오.



endmqm 명령은 연결되어 있는 큐 관리자가 중지 중임을 애플리케이션에게 알립니다. 큐 관리자 중지를 참조하십시오.

유지보수를 진행하려면 애플리케이션이 큐 관리자에서 연결을 끊고 로드했던 모든 IBM MQ 라이브러리를 해제하여 **endmqm** 명령에 응답해야 합니다. 애플리케이션이 이를 수행하지 않으면 애플리케이션이 IBM MQ 자원을 해제하도록 할 다른 방법(예: 애플리케이션 중지)을 찾아야 합니다.

또한 설치의 일부인 클라이언트 라이브러리를 사용 중인 애플리케이션도 중지해야 합니다. 클라이언트 애플리케이션은 다른 IBM MQ 설치를 실행하는 다른 큐 관리자에 연결되어 있을 수 있습니다. 이 애플리케이션에는 현재 설치의 큐 관리자가 종료될 예정임을 알리지 않습니다.

로드된 설치의 IBM MQ 공유 라이브러리를 계속 사용하는 애플리케이션이 있으면 IBM MQ 유지보수를 적용할 수 없습니다. 애플리케이션은 큐 관리자에서 연결을 끊거나 강제로 연결이 끊어질 수 있지만 로드된 IBM MQ 공유 라이브러리는 보관됩니다.

참고: 49 페이지의 『유지보수 레벨 업데이트를 UNIX 및 Linux의 다중 인스턴스 큐 관리자에 적용』에서는 다중 인스턴스 큐 관리자에게 유지보수를 적용하는 방법을 설명합니다. 다중 인스턴스 큐 관리자는 다른 서버에 유지보수가 적용되는 동안 계속 실행될 수 있습니다.

- d) 다음 명령을 사용하여 큐 관리자와 연관된 모든 리스너를 정지하십시오.

```
endmqclr -m QMgrName
```

- 4. root로 로그인하거나, **su** 명령을 사용하여 superuser로 전환하십시오.
- 5. 유지보수 패키지가 들어 있는 디렉토리로 변경하십시오.
- 6. 시스템의 첫 번째 설치가 아닌 설치에서 이 수정팩을 업그레이드하는 경우, 시스템에 설치할 고유 패키지 세트를 작성하고 사용하려면 **crtmqfp** 명령을 실행하십시오.
이 명령은 시스템에 설치할 고유 패키지 세트를 작성하여 사용합니다.
 - a) **crtmqfp** `mqm-suffixname` 명령을 실행하십시오. 여기서 `suffixname`은 기본 레벨 IBM MQ 설치의 이름을 바꿀 때 사용한 접미부와 동일합니다.
참고로 이 명령은 `/var/tmp`의 서브디렉토리에 설치 패키지의 전체 사본을 작성합니다.
 - b) 현재 디렉토리를 **crtmqfp** 명령이 완료될 때 지정된 위치로 설정하십시오.
이 디렉토리는 고유 패키지 세트가 작성되는 `/var/spool`의 서브디렉토리입니다. 패키지에는 파일 이름 내에 포함된 접미부 값이 있습니다.
- 7. 다음 명령을 사용하여 설치를 진행하십시오.
다음과 같은 설치에서 이 수정팩을 업그레이드하려면 다음 명령을 입력하여 설치 프로세스를 시작하십시오.
 - a) 시스템에서 처음 설치하는 경우 다음을 실행하십시오.

```
pkgadd -d packagename
```

여기서 packagename은 이미지 파일 이름에 해당합니다. 예를 들면, 다음과 같습니다.

```
mqm-U1234.img
```

b) 시스템에서 처음 설치하는 경우가 아니면 다음을 실행하십시오.

```
pkgadd mqm-suffixname
```

여기서 suffixname은 /var/spool/pkg에서 작성된 디렉토리 이름입니다.

예를 들어, IBM WebSphere MQ 7.0 를 mqm-main7 패키지로 설치하고 **crtmqfp** mqm-main7 명령을 사용하여 IBM WebSphere MQ 7.0.0 Fix Pack 1로 업그레이드할 패키지를 작성하는 경우 *mqm-main7-07-00-00-01* 패키지가 /var/spool/pkg에 작성됩니다.

mqm-main7-07-00-00-01 패키지를 설치하려면 **pkgadd** mqm-main7-07-00-00-01 명령을 실행하십시오.

pkgadd를 사용하여 소프트웨어 패키지를 설치하는 데 대한 자세한 정보는 Solaris 문서를 참조하십시오.

8. 화면에 표시되는 지침을 따르십시오.

관련 정보

dspmq

[큐 관리자 중지](#)

[DISPLAY LSSTATUS](#)

[endmqm\(큐 관리자 종료\)](#)

[endmqlsr\(리스너 종료\)](#)

[유지보수 레벨 업데이트를 UNIX 및 Linux의 다중 인스턴스 큐 관리자에 적용](#)

Solaris에서 비대화식 모드로 유지보수 레벨 업데이트 적용

응답 파일 및 관리 파일을 작성하여 IBM MQ for Solaris를 비대화식으로 설치할 수 있습니다.

시작하기 전에

1. 유지보수 레벨 업데이트를 적용할 디스크 공간이 충분한지 확인하십시오. 유지보수 레벨 업데이트에는 설치할 하드 디스크 공간이 필요합니다. 또한 설치 프로세스에서 이전 레벨을 저장하기 위해 비슷한 양의 디스크 공간이 필요할 수도 있습니다. 예를 들어, 16MB 업데이트에는 32MB의 공간이 필요할 수 있습니다. 추가 공간이 있으면 유지보수 레벨 업데이트를 제거할 수 있으며, 이전 레벨을 자동으로 복원할 수 있습니다.
2. 다중 IBM MQ 설치가 있는 서버에서 실행 중인 경우에는 설치를 식별해야 합니다. 입력하는 명령이 올바른 설치에 대해 실행되도록 하십시오. [setmqenv](#)를 참조하십시오.

큐 관리자와 동일한 서버에 설치되지 않은 IBM MQ MQI client에서 유지보수를 적용하거나 제거할 수 있습니다. 큐 관리자를 중지하거나 관리자로 로그인하지 않아도 됩니다. 큐 관리자를 중지하지 않아도 되므로, 다음 유지보수 프로시저에서 1에서 3 단계를 수행하지 마십시오.

이 태스크 정보

설치를 사용하여 애플리케이션을 중지하고 **pkgadd**를 사용하여 유지보수를 설치하십시오.

중요사항: 해당 레벨의 MR(Manufacturing Refresh) 이미지에서 수행된 설치와 동일한 레벨에 수정팩을 설치할 수 있더라도 이 프로세스를 시도하지 않아야 합니다. 시스템에 이미 있는 레벨과 동일한 레벨에 수정팩을 설치할 경우 IBM MQ의 설치와 관련된 일관되지 않은 상태로 시스템의 패키지 관리 데이터베이스를 남겨둘 수 있습니다.

프로시저

1. group mqm의 사용자로 로그인하십시오.
2. IBM MQ 설치를 사용하는 모든 애플리케이션을 중지하십시오.

MFT(Managed File Transfer) 컴포넌트를 사용하는 경우 MFT 에이전트가 참여한 모든 파일 전송을 완료했는지 확인하십시오. 에이전트와 연관된 불완전 전송이 없어야 하며 해당 SYSTEM.FTE.STATE 큐는 메시지를 포함할 수 없습니다.

3. IBM MQ 설치와 연관된 큐 관리자의 모든 활동을 종료하십시오.

- a) **dspmq** 명령을 실행하여 시스템에 있는 모든 큐 관리자의 상태를 나열하십시오.

업데이트 중인 설치에서 다음 명령 중 하나를 실행하십시오.

```
dspmq -o installation -o status
dspmq -a
```


dspmq -o installation -o status 는 IBM MQ의 모든 설치와 연관된 큐 관리자의 상태 및 설치 이름을 표시합니다.

dspmq -a는 명령을 실행하는 설치와 연관된 활성 큐 관리자의 상태를 표시합니다.

- b) 다음 예제에 나타난 것처럼 MQSC 명령 **DISPLAY LSSTATUS**를 사용하여 큐 관리자와 연관된 리스너의 상태를 나열하십시오.

```
echo "DISPLAY LSSTATUS(*) STATUS" | runmqsc QmgrName
```

- c) **endmqm** 명령을 실행하여 이 설치와 연관된 실행 중인 각 큐 관리자를 중지하십시오.



endmqm 명령은 연결되어 있는 큐 관리자가 중지 중임을 애플리케이션에게 알립니다. [큐 관리자 중지](#)를 참조하십시오.

유지보수를 진행하려면 애플리케이션이 큐 관리자에서 연결을 끊고 로드했던 모든 IBM MQ 라이브러리를 해제하여 **endmqm** 명령에 응답해야 합니다. 애플리케이션이 이를 수행하지 않으면 애플리케이션이 IBM MQ 자원을 해제하도록 할 다른 방법(예: 애플리케이션 중지)을 찾아야 합니다.

또한 설치의 일부인 클라이언트 라이브러리를 사용 중인 애플리케이션도 중지해야 합니다. 클라이언트 애플리케이션은 다른 IBM MQ 설치를 실행하는 다른 큐 관리자에 연결되어 있을 수 있습니다. 이 애플리케이션에는 현재 설치의 큐 관리자가 종료될 예정임을 알리지 않습니다.

로드된 설치의 IBM MQ 공유 라이브러리를 계속 사용하는 애플리케이션이 있으면 IBM MQ 유지보수를 적용할 수 없습니다. 애플리케이션은 큐 관리자에서 연결을 끊거나 강제로 연결이 끊어질 수 있지만 로드된 IBM MQ 공유 라이브러리는 보관됩니다.

참고: 49 페이지의 『[유지보수 레벨 업데이트를 UNIX 및 Linux의 다중 인스턴스 큐 관리자에 적용](#)』에서는 다중 인스턴스 큐 관리자에게 유지보수를 적용하는 방법을 설명합니다. 다중 인스턴스 큐 관리자는 다른 서버에 유지보수가 적용되는 동안 계속 실행될 수 있습니다.

- d) 다음 명령을 사용하여 큐 관리자와 연관된 모든 리스너를 정지하십시오.

```
endmqclsr -m QMgrName
```

4. root로 로그인하거나, **su** 명령을 사용하여 superuser로 전환하십시오.

5. 유지보수 패키지가 들어 있는 디렉토리로 변경하십시오.

6. 시스템의 첫 번째 설치가 아닌 설치에서 이 수정팩을 업그레이드하는 경우, 시스템에 설치할 고유 패키지 세트를 작성하고 사용하려면 **crtmqfp** 명령을 실행하십시오.

이 명령은 시스템에 설치할 고유 패키지 세트를 작성하여 사용합니다.

- a) **crtmqfp** `mqm-suffixname` 명령을 실행하십시오. 여기서 `suffixname`은 기본 레벨 IBM MQ 설치의 이름을 바꿀 때 사용한 접미부와 동일합니다.

참고로 이 명령은 /var/tmp의 서브디렉토리에 설치 패키지의 전체 사본을 작성합니다.

b) 현재 디렉토리를 **crtmqfp** 명령이 완료될 때 지정된 위치로 설정하십시오.

이 디렉토리는 고유 패키지 세트가 작성되는 /var/spool의 서브디렉토리입니다. 패키지에는 파일 이름 내에 포함된 접미부 값이 있습니다.

7. **pkgask** 명령을 사용하여 비대화식 설치 응답 파일을 작성하십시오. 다음과 같은 설치에서 이 수정팩을 업그레이드하려면 다음 명령을 입력하여 응답 파일을 작성하십시오.

a) 시스템에서 처음 설치하는 경우 다음을 실행하십시오.

```
pkgask -d location_to_image/imagefile -r response.txt packagename
```

여기서 *imagefile*은 이미지 파일 이름에 해당하고(예: mqm-U200403.img), *response.txt*는 작성할 응답 파일의 이름이며, *packagename*은 수정팩 패키지 이름입니다(예: mqm-07-05-00-02).

b) 시스템에서 처음 설치하는 경우가 아니면 다음을 실행하십시오.

```
pkgask -d /var/spool/pkg -r response.txt mqm-suffixname
```

여기서 /var/spool/pkg는 새 패키지의 위치이고, *response.txt*는 작성할 응답 파일의 이름이며, *suffixname*은 /var/spool/pkg에 작성된 디렉토리의 이름입니다.

8. *install_media/silent/admin*에 있는 서버 설치 매체에서 *admin_file*을 찾거나 다음 형식으로 *admin_file*을 작성하십시오.

```
mail=  
instance=unique  
partial=ask  
runlevel=ask  
idepend=ask  
rdepend=ask  
space=ask  
setuid=nocheck  
conflict=nocheck  
action=nocheck  
basedir=default
```

9. **pkgadd** 명령을 실행하여 비대화식 모드로 유지보수 레벨 업데이트 IBM MQ for Solaris를 적용하십시오. 다음과 같은 설치에서 이 수정팩을 업그레이드하려면 다음 명령을 입력하여 설치 프로세스를 시작하십시오.

a) 시스템에서 처음 설치하는 경우 다음을 실행하십시오.

```
pkgadd -v -n -r response.txt -a admin_file -d location_to_image/imagefile packagename
```

여기서 *admin_file*은 작성한 관리 파일의 경로가 규정된 이름이며 *packagename*은 설치할 수정팩 패키지에 해당합니다.

b) 시스템에서 처음 설치하는 경우가 아니면 다음을 실행하십시오.

```
pkgadd -v -n -r response.txt -a admin_file -d /var/spool/pkg mqm-suffixname
```

10. 화면에 표시되는 지침을 따르십시오.

관련 정보

[dspmq](#)

[큐 관리자 중지](#)

[DISPLAY LSSTATUS](#)

[endmqm\(큐 관리자 종료\)](#)

[endmqtsr\(리스너 종료\)](#)

[유지보수 레벨 업데이트를 UNIX 및 Linux의 다중 인스턴스 큐 관리자에 적용](#)

IBM MQ 를 중지하고 **pkgzm**를 사용하여 IBM MQ 의 이전 유지보수 레벨로 되돌릴 수 있습니다.

시작하기 전에

다중 IBM MQ 설치에 있는 서버에서 실행 중인 경우에는 설치를 식별해야 합니다. 입력하는 명령이 올바른 설치에 대해 실행되도록 하십시오. [setmqenv](#)를 참조하십시오.

이 태스크 정보

유지보수가 적용되면, 필요한 경우 업데이트를 제거할 수 있도록 교체된 버전의 원본 버전을 저장합니다. 이전 유지보수 레벨을 복원하려면 다음과 같이 유지보수 패키지로 업데이트한 모든 패키지에 대해 **pkgzm** 명령을 실행하십시오.

프로시저

1. `group mqm`의 사용자로 로그인하십시오.

2. IBM MQ 설치를 사용하는 모든 애플리케이션을 중지하십시오.

MFT(Managed File Transfer) 컴포넌트를 사용하는 경우 MFT 에이전트가 참여한 모든 파일 전송을 완료했는지 확인하십시오. 에이전트와 연관된 불완전 전송이 없어야 하며 해당 `SYSTEM.FTE.STATE` 큐는 메시지를 포함할 수 없습니다.

3. IBM MQ 설치와 연관된 큐 관리자의 모든 활동을 종료하십시오.

a) **dspmqr** 명령을 실행하여 시스템에 있는 모든 큐 관리자의 상태를 나열하십시오.

업데이트 중인 설치에서 다음 명령 중 하나를 실행하십시오.

```
dspmqr -o installation -o status
dspmqr -a
```


dspmqr -o installation -o status 는 IBM MQ의 모든 설치와 연관된 큐 관리자의 상태 및 설치 이름을 표시합니다.

dspmqr -a는 명령을 실행하는 설치와 연관된 활성 큐 관리자의 상태를 표시합니다.

b) 다음 예제에 나타난 것처럼 MQSC 명령 **DISPLAY LSSTATUS**를 사용하여 큐 관리자와 연관된 리스너의 상태를 나열하십시오.

```
echo "DISPLAY LSSTATUS(*) STATUS" | runmqsc QmgrName
```

c) **endmqm** 명령을 실행하여 이 설치와 연관된 실행 중인 각 큐 관리자를 중지하십시오.



endmqm 명령은 연결되어 있는 큐 관리자가 중지 중임을 애플리케이션에게 알립니다. [큐 관리자 중지](#)를 참조하십시오.

유지보수를 진행하려면 애플리케이션이 큐 관리자에서 연결을 끊고 로드했던 모든 IBM MQ 라이브러리를 해제하여 **endmqm** 명령에 응답해야 합니다. 애플리케이션이 이를 수행하지 않으면 애플리케이션이 IBM MQ 자원을 해제하도록 할 다른 방법(예: 애플리케이션 중지)을 찾아야 합니다.

또한 설치의 일부인 클라이언트 라이브러리를 사용 중인 애플리케이션도 중지해야 합니다. 클라이언트 애플리케이션은 다른 IBM MQ 설치를 실행하는 다른 큐 관리자에 연결되어 있을 수 있습니다. 이 애플리케이션에는 현재 설치의 큐 관리자가 종료될 예정임을 알리지 않습니다.

로드된 설치의 IBM MQ 공유 라이브러리를 계속 사용하는 애플리케이션이 있으면 IBM MQ 유지보수를 적용할 수 없습니다. 애플리케이션은 큐 관리자에서 연결을 끊거나 강제로 연결이 끊어질 수 있지만 로드된 IBM MQ 공유 라이브러리는 보관됩니다.

참고: 49 페이지의 『[유지보수 레벨 업데이트를 UNIX 및 Linux의 다중 인스턴스 큐 관리자에 적용](#)』에서는 다중 인스턴스 큐 관리자에게 유지보수를 적용하는 방법을 설명합니다. 다중 인스턴스 큐 관리자는 다른 서버에 유지보수가 적용되는 동안 계속 실행될 수 있습니다.

- d) 다음 명령을 사용하여 큐 관리자와 연관된 모든 리스너를 정지하십시오.

```
endmqlsr -m QMgrName
```

4. root로 로그인하거나, **su** 명령을 사용하여 superuser로 전환하십시오.

5. 최신 유지보수 업데이트를 시스템에서 제거하려면 **pkgrm** 명령을 실행하십시오.

```
pkgrm packagename
```

packagename 은 제거하려는 패키지의 이름입니다 (예: mqm-07-R-00-01). 여기서 R 는 릴리스 번호입니다.

pkgrm 명령의 세부사항은 Solaris 문서에서 찾거나 **man pkgrm** 명령을 사용하여 찾을 수 있습니다.

제거할 패키지의 이름을 모르는 경우 다음 명령을 사용하여 설치한 패키지 목록을 표시하십시오.

```
pkginfo | grep mqm
```

참고: shared pathname not removed 양식의 모든 오류 메시지를 무시하십시오.

다음에 수행할 작업

IBM MQ MQI client를 설치했으며 제거할 유지 보수 레벨을 설치한 후 클라이언트를 업데이트한 경우, 유지보수 레벨을 제거한 후 IBM MQ MQI client 설치를 다시 특별히 업데이트해야 합니다.

관련 정보

[dspmq](#)

[큐 관리자 중지](#)

[DISPLAY LSSTATUS](#)

[endmqm\(큐 관리자 종료\)](#)

[endmqlsr\(리스너 종료\)](#)

[유지보수 레벨 업데이트를 UNIX 및 Linux의 다중 인스턴스 큐 관리자에 적용](#)

Linux

UNIX


UNIX 및 Linux에서 스테이징 유지보수 수정사항

UNIX 및 Linux에서 동일한 서버에 IBM MQ를 다중 설치하여 유지보수 수정사항의 릴리스를 제어할 수 있습니다.

시작하기 전에

이 태스크의 단계는 여러 애플리케이션과 두 개의 큐 관리자 (QM1 및 QM2) 가 서버에서 실행 중이라고 가정하는 예제 시나리오를 기반으로 합니다.

이 시나리오에 대한 구성을 설정하려면 다음 단계를 완료하십시오.

1. IBM MQ의 두 개의 사본을 설치하십시오. 예에서 이들의 이름은 Inst_1 및 Inst_2입니다.
2. **setmqinst**를 실행하여 Inst_1을 기본으로 만드십시오.
3. **setmqm**을 실행하여 서버의 모든 큐 관리자를 Inst_1과 연관시키십시오.
4. 서버의 모든 큐 관리자를 시작하십시오.
5.  IBM MQ Explorer에서 Inst_1과 연관된 큐 관리자와의 모든 직접 연결을 표시하고 연결하십시오.

6. **Linux** IBM MQ Explorer의 각 인스턴스에 모든 큐 관리자에 대한 원격 연결을 설정하십시오.

이 태스크 정보

참고: 1Q 2023에서 멀티플랫폼용으로 두 가지 유형의 유지보수가 있습니다.

- 수정팩은 이전 수정팩 전달 (또는 GA) 이후에 수정된 모든 결함의 롤업을 포함합니다. 수정팩은 정상적인 지원 라이프사이클에서 Long Term Support (LTS) 릴리스에 대해 독점적으로 생성됩니다.
- 누적 보안 업데이트 (CSU) 는 더 작은 업데이트이며 이전 유지보수 (GA) 이후 릴리스된 보안 패치를 포함합니다. CSUs are produced for LTS releases (including releases in extended support), and also for the latest IBM MQ Continuous Delivery (IBM MQ) release, as required to deliver relevant security patches.

1Q 2023의 유지보수 릴리스의 경우, VRMF의 네 번째 숫자는 수정팩 번호 또는 CSU 번호를 나타냅니다. 두 가지 유지보수 유형 모두 상호 누적됩니다 (즉, 이전의 CSU 및 수정팩에 포함된 모든 사항이 포함되어 있으며) 유지보수 적용을 위해 동일한 메커니즘을 사용하여 둘 다 설치됩니다. 두 가지 유지보수 유형 모두 VRMF의 F-숫자를 이전 유지보수보다 더 높은 수로 업데이트합니다. 수정팩은 5로 나눌 수 있는 "F" 값을 사용하고, CSU는 "F" 값을 5로 나눌 수 없다.

1Q 2023이전의 유지보수 릴리스의 경우, VRMF의 네 번째 숫자는 항상 수정팩 레벨을 나타냅니다. 예를 들어, IBM MQ 9.0.0 LTS 릴리스의 첫 번째 수정팩은 9.0.0.1로 숫자 지정됩니다.

자세한 정보는 [IBM MQ의 유지보수 전달 모델에 대한 변경사항의 내용](#)을 참조하십시오.

You can install multiple copies of IBM MQ on a server to stage the release of IBM MQ maintenance level updates. 예를 들어, 태스크 단계에 설명된 시나리오에서와 같이 두 개의 설치를 사용하여 유지보수 레벨 업데이트를 롤아웃하여 이전 유지보수 레벨을 다음 레벨로 바꾸기 전에 모든 큐 관리자 및 애플리케이션을 프로덕션 유지보수 레벨로 가져오기 위해 두 개의 유지보수 레벨을 서버에 유지보수합니다.

애플리케이션이 어떤 설치를 사용할지는 애플리케이션이 연결하는 큐 관리자에 의해 가동됩니다. **setmqm** 명령은 큐 관리자를 설치와 연관시킵니다. 설치가 동일 또는 상위 명령 레벨에 있는 한, 큐 관리자를 다른 설치와 연관시킬 수 있습니다. 이 예에서 모든 설치는 동일한 명령 레벨에 있습니다. 큐 관리자를 수정팩 또는 누적 보안 업데이트 (CSU) 중 하나를 실행하는 설치 중 하나와 연관시키거나 다시 연관시킬 수 있습니다.

예에서 애플리케이션은 기본 설치에 링크됩니다. 큐 관리자에 연결할 때, IBM MQ는 링크를 큐 관리자와 연관된 설치로 전환합니다. 86 페이지의 『UNIX, Linux, and Windows에서 다중 설치 큐 관리자 공존』의 내용을 참조하십시오.

제품 문서에 설명된 링크 옵션으로 빌드된 애플리케이션의 경우 IBM MQ 애플리케이션의 링크 라이브러리 검색 경로를 구성하는 가장 단순한 방법은 설치를 기본으로 만드는 것입니다. IBM MQ 링크 라이브러리 자체에서 수정사항을 선택하는 것이 중요한 경우에만 검색 경로를 검토해야 합니다. IBM MQ 링크 라이브러리 수정사항 1차로 설치를 작성하거나 **setmqenv** 명령을 실행하여 응용프로그램에 대한 로컬 조정을 작성해야 합니다.

명령 실행은 다른 문제입니다. 명령은 항상 기본 설치 또는 **setmqenv** 명령을 실행하여 선택한 설치에서 실행됩니다. 잘못된 설치에서 명령을 실행하는 경우에는 명령은 실패합니다. 예를 들어, QM1가 Inst_1와 연관된 경우 명령을 실행하면 Inst_2_Installation_path/bin/stmqm QM1 이 실패합니다.

Linux IBM MQ Explorer를 사용 중이고 두 개의 설치가 있는 경우에는 또한 두 개의 IBM MQ Explorer 인스턴스가 있습니다. 하나는 한 설치에 링크되고 하나는 나머지에 링크됩니다. 각 IBM MQ Explorer는 IBM MQ Explorer의 인스턴스로서 동일 설치와 연관된 로컬로 연결된 큐 관리자를 보여줍니다. 서버의 모든 큐 관리자를 모니터링하려면 다른 설치와 연관된 큐 관리자에 대한 원격 연결을 설정하십시오.

프로시저

첫 번째 유지보수 레벨 업데이트를 Inst_2에 적용하십시오.

1. 첫 번째 수정팩 또는 누적 보안 갱신 (CSU) 이 릴리스되면 다운로드하십시오.
[Fix Central](#)을 참조하십시오.
2. Inst_2에 다운로드한 수정팩 또는 누적 보안 업데이트 (CSU) 를 적용하십시오.
26 페이지의 『UNIX 및 Linux에서 유지보수 적용 및 제거』의 내용을 참조하십시오.
3. Inst_2를 확인하십시오.

4. 큐 관리자를 Inst_2에 한 번에 하나씩 이동하십시오.

a) QM1 및 여기에 연결된 애플리케이션을 중지하십시오.

endmqm 명령은 연결되어 있는 큐 관리자가 중지 중임을 애플리케이션에게 알립니다. 큐 관리자 중지를 참조하십시오.

참고: 17 페이지의 『유지보수 레벨 업데이트를 Windows의 다중 인스턴스 큐 관리자에 적용』 주제에서는 다중 인스턴스 큐 관리자에게 유지보수를 적용하는 방법에 대해 설명합니다. 다중 인스턴스 큐 관리자는 다른 서버에 유지보수가 적용되는 동안 계속 실행될 수 있습니다.

b) 설치 Inst_2에 대한 로컬 환경을 설정하십시오.

```
. Inst_2_INSTALLATION_PATH/bin/setmqenv -s
```

c) 큐 관리자를 Inst_2와 연관시키십시오.

```
setmqm -m QM1 -n Inst_2
```

d) QM1을 시작하십시오.

```
strmqm QM1
```

e) QM2에 대해 하위 단계 c 및 d를 반복하십시오.

f)  Linux

Inst_2에 대해 IBM MQ Explorer를 설정하십시오.

i) IBM MQ Explorer의 Inst_2 인스턴스를 시작하십시오.

ii) **IBM MQ > 큐 관리자 > 큐 관리자 표시/숨기기...** > 를 클릭하십시오.

iii) **숨겨진 큐 관리자 목록 > 표시**에 나열된 각각의 직접 연결된 큐 관리자를 클릭하십시오.

iv) **닫기**를 클릭하십시오.

5. Inst_2를 기본으로 설정하십시오.

```
Inst_2_INSTALLATION_PATH/bin/setmqinst -i -n Inst_2
```

두 번째 유지보수 레벨 업데이트를 Inst_1에 적용하십시오.

6. 제품의 버전 에 대해 다음 수정팩 또는 누적 보안 업데이트 (CSU) 를 다운로드하십시오.

Fix Central을 참조하십시오.

7. 방금 Inst_1에 다운로드한 수정팩 또는 누적 보안 업데이트 (CSU) 를 적용하십시오.

26 페이지의 『UNIX 및 Linux에서 유지보수 적용 및 제거』의 내용을 참조하십시오.

8. Inst_1를 확인하십시오.

9. 큐 관리자를 한 번에 하나씩 Inst_1로 이동하십시오.

a) 48 페이지의 『4』 단계의 프로시저를 수행하십시오.

지시사항에서 Inst_2를 Inst_1로 바꾸십시오.

10. Inst_1를 기본으로 설정하십시오.

```
Inst_1_INSTALLATION_PATH/bin/setmqinst -i -n Inst_1
```

후속 유지보수 수정사항의 경우, Inst_2와 Inst_1사이에 대체하십시오.

11. Alternate between repeating steps 47 페이지의 『1』 to 48 페이지의 『5』 for Inst_2 and steps 48 페이지의 『6』 to 48 페이지의 『10』 for Inst_1.

관련 개념

83 페이지의 『큐 관리자 공존』

각기 다른 이름을 갖는 큐 관리자는 동일한 IBM MQ 설치를 사용하는 한 모든 서버에서 공존할 수 있습니다. z/OS, UNIX, Linux 및 Windows의 경우 다양한 큐 관리자가 동일한 서버에서 공존하고 다른 설치와 연관될 수 있습니다.

86 페이지의 『UNIX, Linux, and Windows에서 다중 설치 큐 관리자 공존』

동일한 서버에 UNIX, Linux, and Windows에 대한 IBM MQ의 여러 사본을 설치할 수 있습니다. 이러한 IBM MQ 사본은 동일하거나 다른 버전 레벨일 수 있습니다. 이를 다중 설치라고 합니다. 다중 설치는 나중 버전과 함께 이전 버전을 실행할 수 있으므로 하나의 IBM MQ 버전에서 이후 버전으로 업그레이드할 때 특히 유용합니다.

관련 태스크

Windows에서 IBM MQ 라이브러리 로딩을 최신 버전으로 마이그레이션

Windows에서는 단단계 시나리오를 기반으로 제품의 이전 버전을 나중 버전으로 대체하여 제품의 이전 버전에서 나중 버전으로 업그레이드하는 경우 IBM MQ 라이브러리가 로드되는 방식은 일반적으로 변경할 필요가 없습니다. 그러나 나중 버전의 제품에서 병행 또는 단단계 마이그레이션 기반 다중 설치의 이점을 선택하는 경우, 운영 체제가 나중 버전의 IBM MQ 라이브러리를 로드하도록 런타임 환경을 다르게 구성해야 할 수 있습니다.

UNIX 및 Linux에서 IBM MQ 라이브러리 로딩을 최신 버전으로 마이그레이션

UNIX 및 Linux에서는 단단계 시나리오를 기반으로 제품의 이전 버전을 나중 버전으로 대체하여 제품의 이전 버전에서 나중 버전으로 업그레이드하는 경우 IBM MQ 라이브러리가 로드되는 방식은 일반적으로 변경할 필요가 없습니다. 그러나 나중 버전의 제품에서 병행 또는 단단계 마이그레이션 기반 다중 설치의 이점을 선택하는 경우, 운영 체제가 나중 버전의 IBM MQ 라이브러리를 로드하도록 런타임 환경을 다르게 구성해야 할 수 있습니다.

관련 정보

Windows에 IBM MQ 서버 설치

큐 관리자를 설치와 연관

기본 설치 변경

setmqenv

setmqinst

setmqm

유지보수 레벨 업데이트를 UNIX 및 Linux의 다중 인스턴스 큐 관리자에 적용

UNIX 및 Linux에서는 다중 인스턴스 큐 관리자를 사용하여 유지보수 업데이트 적용으로 인한 가동 중단을 줄일 수 있습니다.

시작하기 전에

이 태스크를 시작하기 전에 12 페이지의 『Windows에서 유지보수 레벨 서버 업데이트 적용』에서 시작하기 전에 설명된 필수조건을 읽으십시오.

이 태스크를 시작하기 전에 유지보수가 개별 큐 관리자가 아닌 서버의 IBM MQ 설치에 적용되는지 확인하십시오. 유지보수를 적용하기 전에 서버에서 모든 큐 관리자 및 모든 IBM MQ 서비스를 중지해야 합니다.

유지보수가 적용되는 동안 큐 관리자가 계속 실행되기를 원하면 이를 다중 인스턴스 큐 관리자로 구성해야 하며, 다른 서버에서 실행 중인 대기 인스턴스가 있어야 합니다. 계속 실행할 큐 관리자가 기존 단일 인스턴스 큐 관리자인 경우, 이를 다중 인스턴스 큐 관리자로 변환해야 합니다. 다중 인스턴스 큐 관리자를 작성하는 방법의 필수 조건과 자세한 내용은 [다중 인스턴스 큐 관리자를 참조하십시오](#).

IBM WebSphere MQ 7.0.1부터 다중 인스턴스 큐 관리자를 작성할 수 있습니다. 다중 인스턴스 큐 관리자를 실행 중인 경우, 활성 인스턴스를 다른 서버로 전환하여 실행 중인 큐 관리자에 유지보수 업데이트를 적용할 수 있습니다.

일반적으로 활성 및 대기 설치는 같은 유지보수 레벨로 유지보수됩니다. 각 업데이트의 유지보수 지시사항을 참조하십시오. 지시사항을 참조하여 다른 유지보수 레벨에서 활성 및 대기 인스턴스를 실행할 수 있는지 확인하십시오. 높은 레벨에서 낮은 레벨로 또는 낮은 레벨에서 높은 레벨로의 유지보수 레벨의 장애 복구가 가능한지 여부를 확인하십시오.

유지보수 업데이트를 적용하기 위한 지시사항은 다중 인스턴스 큐 관리자를 완전히 중지하도록 요구할 수도 있습니다.

실행 중인 활성 큐 관리자 인스턴스에 대한 기본 서버와 대기 인스턴스를 실행하는 보조 서버가 있는 경우, 기본 또는 보조 서버 중 먼저 업데이트할 것을 선택할 수 있습니다. 보조 서버를 먼저 업데이트하는 경우에는 두 서버 모두가 업데이트될 때 기본 서버로 다시 전환해야 합니다.

몇몇 서버에 활성 및 대기 인스턴스가 있는 경우에는 업데이트하는 각 서버에서 활성 인스턴스를 종료하여 발생하는 중단을 최소화하기 위해 어떤 순서로 서버를 업데이트할지를 계획해야 합니다.

이 태스크 정보

유지보수를 IBM MQ 서버 설치에 적용하기 위해 이 태스크의 단계를 유지보수 업데이트 프로시저와 결합하십시오.

프로시저

1. 유지보수 업데이트 프로시저가 실행 중인 모든 큐 관리자를 중지하거나 IBM MQ를 일시정지하도록 지시하는 경우에는 다음을 대신 수행하십시오.

26 페이지의 『UNIX 및 Linux에서 유지보수 적용 및 제거』의 내용을 참조하십시오.

a) 큐 관리자가 대기로서 실행 중인 경우:

- **endmqm -x QMgrName** 명령을 사용하여 대기를 종료하십시오.

b) 큐 관리자가 활성 인스턴스로서 실행 중인 경우:

endmqm 명령을 사용하여 인스턴스를 종료하고 제어를 대기 인스턴스로 넘기십시오. 예를 들어, **endmqm -shutdown_option -s QMgrName** 입니다. 여기서 **-shutdown_option** 은 종료 유형을 지정하는 선택적 매개변수입니다. 자세한 정보는 [endmqm](#)을 참조하십시오.

실행 중인 대기 인스턴스가 없는 경우에는 명령은 실패하고 다른 서버에서 대기 인스턴스를 시작해야 합니다.

c) 큐 관리자가 단일 인스턴스 큐 관리자로서 실행 중인 경우에는 유지보수 업데이트를 적용하기 전에 큐 관리자를 중지하는 것 외에는 대안이 없습니다.

이 단계를 완료하면 업데이트하려고 하는 서버에서 실행 중인 큐 관리자 인스턴스가 남아 있지 않습니다.

2. 유지보수 업데이트 프로시저를 계속하고, 단계를 수행하여 **endmqm** 명령을 실행하거나 IBM MQ를 일시정지하고 IBM MQ 서버에 유지보수를 적용하십시오.
3. 유지보수 업데이트를 완료하면 IBM MQ 서버에서 모든 큐 관리자를 재시작하여 대기 인스턴스를 허용하십시오.

다음 명령을 사용하십시오.

```
strmqm -x QmgrName
```

4. 대기 서버에서 프로시저를 반복하여 해당 유지보수 레벨을 업데이트하십시오.

5. 필요한 경우 활성 인스턴스를 기본 서버로 다시 전환하십시오.

endmqm -shutdown_option -s QMgrName 명령을 사용하고 **strmqm -x QmgrName** 명령을 사용하여 인스턴스를 다시 시작하십시오.

IBM i IBM i에서 유지보수 적용 및 제거

IBM i 플랫폼과 연관된 유지보수 태스크는 이 섹션에서 그룹화됩니다.

프로시저

- 유지보수 레벨 업데이트를 적용하려면 51 페이지의 『IBM i에서 유지보수 레벨 업데이트 적용』의 내용을 참조하십시오.
- 큐 관리자를 최신 버전에서 이전 버전의 제품으로 복원하려면 53 페이지의 『IBM i에서 큐 관리자를 이전 릴리스로 복원』의 내용을 참조하십시오.

- 다중 인스턴스 큐 관리자를 사용하여 유지보수 업데이트 적용으로 인한 가동 중단을 줄이는 방법에 대한 정보는 54 페이지의 『IBM i에서 유지보수 업데이트를 다중 인스턴스 큐 관리자에 적용』의 내용을 참조하십시오.

관련 정보

IBM MQ에 유지보수 적용

IBM i IBM i에서 유지보수 레벨 업데이트 적용

IBM MQ를 중지하고 IBM i 표준 유지보수 프로시저를 사용하여 최신 릴리스에 유지보수 레벨 업데이트를 적용할 수 있습니다.

시작하기 전에

현재 설치된 버전을 알아내려면 다음 명령을 사용하십시오.

표 4. 설치된 버전을 표시하기 위한 IBM MQ 명령	
IBM MQ 제품	버전 명령
IBM MQ 서버	DSPMQMVER
IBM MQ Java	<p>IBM MQ classes for Java:</p> <pre>java com.ibm.mq.MQJavaLevel</pre> <p>참고: 이 명령이 작동하려면, 환경 CLASSPATH를 다음을 포함하도록 설정해야 합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • /QIBM/ProdData/mqm/java/lib/com.ibm.mq.jar <p>IBM MQ classes for Java 메시지 서비스:</p> <pre>java com.ibm.mq.jms.MQJMSLevel</pre> <p>참고: 이 명령이 작동하려면, 환경 CLASSPATH를 다음을 포함하도록 설정해야 합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • /QIBM/ProdData/mqm/java/lib/com.ibm.mqjms.jar <p><u>IBM MQ classes for Java와 관련된 환경 변수 및 JMS용 IBM MQ 클래스와 관련된 환경 변수를 참조하십시오.</u></p>
IBM MQ 클라이언트	DSPMQMVER

이 태스크 정보

IBM i용 유지보수 업데이트는 PTF(프로그램 임시 수정사항)로서 제공됩니다. 이들은 일반적으로 QGPL 라이브러리에 저장되는 저장 파일로서 웹에서 다운로드 가능합니다. IBM i PTF는 다음 위치의 "Fix Central"에서 찾을 수 있습니다.

[FixCentral](#).

프로시저

큐 관리자 정지 준비:

1. 특별한 조치를 취해야 하는지 여부를 확인하려면 표지를 주의깊게 읽으십시오.
2. IBM MQ 오브젝트에 액세스하지 않은 상태로 새 대화식 IBM i 세션에 사인온하십시오.

3. 다음 권한이 있는지 확인하십시오.
 - QMQM 라이브러리에 대한 오브젝트 관리 권한 또는 *ALLOBJ 권한
 - ENDSBS 명령을 사용하기에 충분한 권한
4. IBM MQ를 중지시킬 것임을 모든 사용자에게 알리십시오.
5. 다음 명령을 입력하여 mqweb 서버를 중지하십시오.

```
ENDMQWEB
```

모든 큐 관리자 정지:

6. 다음과 같이 ENDMQM 명령을 실행한다.

```
ENDMQM MQMNAME(*ALL) OPTION(*CNTRLD) ENDCCTJOB(*YES) RCDQMIMG(*YES)
TIMEOUT( 15 )
```

여기서 15는 시간 종료 값(초 단위)입니다.

ENDMQM 명령이 적당한 기간 내에 완료되지 않은 경우 (적어도 10분), WRKMQM 명령을 실행한다. 이 명령은 여전히 종료 중인 큐 관리자를 식별합니다. 그런 다음, 다음 명령을 실행하여 각각을 중지하도록 강제 실행하십시오.

```
ENDMQM MQMNAME( QMGRNAME ) OPTION(*IMMED)
```

여기서 QMGRNAME은 큐 관리자의 이름입니다.

다음 명령을 실행하여 공유 메모리의 정리를 완료하십시오.

```
ENDMQM MQMNAME(*ALL) OPTION(*IMMED) ENDCCTJOB(*YES) RCDQMIMG(*NO)
TIMEOUT( 15 )
```

이전 단계의 명령이 완료되지 않으면 서브시스템을 즉시 종료하십시오.

7. 다음 명령을 실행하십시오.

```
ENDSBS SBS(QMQM) OPTION(*IMMED)
```

이전 단계의 명령도 완료되지 않은 경우 운영 체제 명령 ENDJob을 사용하여 서브시스템 QMQM의 모든 작업을 종료하십시오.

참고: IBM MQ를 시작하기 전에 시스템에서 IPL을 수행하지 않으려면 ENDJOBABN을 사용하지 마십시오. ENDJOBABN을 사용하여 IBM MQ 작업을 종료하면 세마포어가 손상되어 큐 관리자 시작을 방해할 수 있습니다.

8. QMGR을 수동으로 종료해야 하는 경우에는 다음과 같은 순서로 작업을 종료한다. AMQA* 또는 AMQZ* 작업을 정리하는 데는 몇 분의 시간을 대기하십시오.
 - a. RUNMQLSR - TCP 리스너(다중 스레드)
 - b. AMQCLMAA - TCP 리스너(단일 스레드)
 - c. AMQRMPPA - 채널 프로세스 풀링 작업
 - d. RUNMQCHI - 채널 시작기
 - e. AMQCRSTA - 수신 MCA 작업
 - f. RUNMQCHL - 송신 MCA 작업
 - g. AMQCRS6B - LU62 수신자 채널
 - h. AMQPCSEA - 명령 서버
 - i. RUNMQTRM - 애플리케이션 트리거 모니터
 - j. RUNMQDLQ - 데드-레터 큐 핸들러
 - k. AMQFCXBA - IBM Integration Bus 작업 프로그램 작업

- l. AMQFQPUB - 큐에 있는 발행/구독 디먼
 - m. RUNMQBRK - IBM Integration Bus 제어 작업
 - n. AMQZMUC0('0'은 영(0)임) - 유틸리티 관리자
 - o. AMQZMUF0('0'은 영(0)임) - 유틸리티 관리자
 - p. AMQZMUR0('0'은 영(0)임) - 유틸리티 관리자
 - q. AMQZMGR0('0'은 영(0)임) - 프로세스 컨트롤러
 - r. AMQRRMFA - 클러스터 저장소 관리자
 - s. AMQZDMAA - 지연 메시지 관리자
 - t. AMQZFUMA - 오브젝트 권한 관리자
 - u. AMQZLSA0 ('0'은 영(0)임) - LQM 에이전트
 - v. AMQZLAA0 ('0'은 영(0)임) - LQM 에이전트
 - w. AMQZXMA0('0'은 영(0)임) - 실행 컨트롤러
9. 다음 명령을 실행하십시오.

```
ENDMQM MQMNAME( QMGRNAME ) OPTION(*IMMED)
```

10. 다음 명령을 실행하십시오.

```
ENDMQM MQMNAME(*ALL) OPTION(*CNTRL) ENDCCTJOB(*YES) RCDMQMIMG(*NO)
TIMEOUT( 05 )
```

여기서 05는 시간 종료 값(초)입니다.

11. 공유 메모리를 수동으로 정리하십시오.

다음 명령을 실행하십시오.

```
EDTF '/QIBM/UserData/mqm/qmgrs'
```

CipherSpec 사용 순서는 다음과 같습니다.

- a. **&SYSTEM**에 대해 옵션 5를 선택하고 **isem**, **esem**, **msem**, **ssem**, 및 **shmem**디렉토리가 비어 있는지 확인하십시오.
- b. **QMGRNAME**에 대해 옵션 5를 선택하고 다음 디렉토리가 비어 있는지 확인하십시오. - **isem**, **esem**, **msem**, **ssem**, 및 **shmem**.
- c. **QMGRNAME** 디렉토리에서 **&ipcc**의 옵션 5를 선택하고 다음 디렉토리가 비어 있는지 확인하십시오. - **isem**, **esem**, **msem**, **ssem**, 및 **shmem**.
- d. **QMGRNAME** 디렉토리에서 **&qmpersist**의 옵션 5를 선택하고 다음 디렉토리가 비어 있는지 확인하십시오. - **isem**, **esem**, **msem**, **ssem**, 및 **shmem**.
- e. **&app**에 대해 옵션 5를 선택하고 **isem**, **esem**, **msem**, **ssem**, 및 **shmem**디렉토리가 비어 있는지 확인하십시오.

PTF 적용:

12. PTF를 로드 및 적용하십시오.

IBM i IBM i에서 큐 관리자를 이전 릴리스로 복원

IBM i에서 시스템 또는 큐 관리자의 백업을 작성한 경우, 큐 관리자를 최신 버전에서 이전 버전의 제품으로 복원할 수 있습니다. 큐 관리자를 시작하여 모든 메시지를 처리하거나 구성을 변경한 경우, 태스크가 큐 관리자의 현재 상태 복원에 대한 자세한 내용을 제공할 수 없습니다.

시작하기 전에

1. 나중 버전으로 업그레이드하기 전에 시스템 또는 큐 관리자의 백업을 작성해야 합니다. 자세한 정보는 [IBM MQ 큐 관리자 데이터 백업 및 복원](#)을 참조하십시오.
2. 큐 관리자를 시작한 후 메시지가 처리된 경우 해당 메시지 처리의 결과를 실행 취소하기가 쉽지 않습니다. 현재 상태에서는 큐 관리자를 이전 버전의 제품으로 되돌릴 수 없습니다. 태스크는 발생된 후속 변경사항의 처리 방법에 대한 자세한 내용을 제공할 수 없습니다. 예를 들어, 채널이나 다른 큐 관리자의 전송 큐에 인다우트(indoubt)된 메시지가 처리되었을 수도 있습니다. 큐 관리자가 클러스터에 속하는 경우, 구성 메시지와 애플리케이션 메시지가 교환되었을 수도 있습니다.

이 태스크 정보

이전 버전의 큐 관리자로 되돌리면 큐 관리자가 이전 코드 레벨로 되돌려집니다. 큐 관리자 데이터는 큐 관리자가 백업된 시점의 상태로 되돌려집니다.

중요사항: 큐 관리자가 하나 이상의 IBM MQ 클러스터의 구성원인 경우, [클러스터 큐 관리자 복구](#)에 설명된 단계를 검토하고 수행해야 합니다.

프로시저

1. 큐 관리자를 중지합니다.
2. slip 설치를 수행한 경우, IBM MQ를 다시 설치해야 합니다.
 - a) 이전 설치를 설치 제거하십시오.
 - b) MR(Manufacturing Refresh)에서 제품을 다시 설치하십시오.
 - c) IBM MQ를 이전 레벨로 복원하는 수정팩 및 임시 수정사항을 적용하십시오.
 - d) 나중 버전을 설치하기 전에 받은 백업에서 큐 관리자 데이터를 복원하십시오.
3. 이전 버전의 큐 관리자를 재시작하십시오.

관련 정보

[큐 관리자 백업 및 복원](#)

IBM i에서 유지보수 업데이트를 다중 인스턴스 큐 관리자에 적용

IBM i에서는 다중 인스턴스 큐 관리자를 사용하여 유지보수 업데이트 적용으로 인한 가동 중단을 줄일 수 있습니다.

시작하기 전에

이 태스크를 시작하기 전에 12 페이지의 『Windows에서 유지보수 레벨 서버 업데이트 적용』에서 시작하기 전에 설명된 필수조건을 읽으십시오.

이 태스크를 시작하기 전에 유지보수가 개별 큐 관리자가 아닌 서버의 IBM MQ 설치에 적용되는지 확인하십시오. 유지보수를 적용하기 전에 서버에서 모든 큐 관리자 및 모든 IBM MQ 서비스를 중지해야 합니다.

유지보수가 적용되는 동안 큐 관리자가 계속 실행되기를 원하면 이를 다중 인스턴스 큐 관리자로 구성해야 하며, 다른 서버에서 실행 중인 대기 인스턴스가 있어야 합니다. 계속 실행할 큐 관리자가 기존 단일 인스턴스 큐 관리자인 경우, 이를 다중 인스턴스 큐 관리자로 변환해야 합니다. 다중 인스턴스 큐 관리자를 작성하는 방법의 필수 조건과 자세한 내용은 [다중 인스턴스 큐 관리자를 참조](#)하십시오.

IBM WebSphere MQ 7.0.1부터 다중 인스턴스 큐 관리자를 작성할 수 있습니다. 다중 인스턴스 큐 관리자를 실행 중인 경우, 활성 인스턴스를 다른 서버로 전환하여 실행 중인 큐 관리자에 유지보수 업데이트를 적용할 수 있습니다.

일반적으로 활성 및 대기 설치는 같은 유지보수 레벨로 유지보수됩니다. 각 업데이트의 유지보수 지시사항을 참조하십시오. 지시사항을 참조하여 다른 유지보수 레벨에서 활성 및 대기 인스턴스를 실행할 수 있는지 확인하십시오. 높은 레벨에서 낮은 레벨로 또는 낮은 레벨에서 높은 레벨로의 유지보수 레벨의 장애 복구가 가능한지 여부를 확인하십시오.

유지보수 업데이트를 적용하기 위한 지시사항은 다중 인스턴스 큐 관리자를 완전히 중지하도록 요구할 수도 있습니다.

실행 중인 활성 큐 관리자 인스턴스에 대한 기본 서버와 대기 인스턴스를 실행하는 보조 서버가 있는 경우, 기본 또는 보조 서버 중 먼저 업데이트할 것을 선택할 수 있습니다. 보조 서버를 먼저 업데이트하는 경우에는 두 서버 모두가 업데이트될 때 기본 서버로 다시 전환해야 합니다.

몇몇 서버에 활성 및 대기 인스턴스가 있는 경우에는 업데이트하는 각 서버에서 활성 인스턴스를 종료하여 발생하는 중단단을 최소화하기 위해 어떤 순서로 서버를 업데이트할지를 계획해야 합니다.

이 태스크 정보

유지보수를 IBM MQ 서버 설치에 적용하기 위해 이 태스크의 단계를 유지보수 업데이트 프로시저와 결합하십시오.

프로시저

1. 유지보수 업데이트 프로시저가 실행 중인 모든 큐 관리자를 중지하거나 IBM MQ를 일시정지하도록 지시하는 경우에는 다음을 대신 수행하십시오.

50 페이지의 『IBM i에서 유지보수 적용 및 제거』의 내용을 참조하십시오.

- a) 큐 관리자가 대기로서 실행 중인 경우:

INSTANCE(*STANDBY) 옵션을 **ENDMQM** 명령에 추가하여 대기를 종료하십시오.

- b) 큐 관리자가 활성 인스턴스로서 실행 중인 경우:

End the instance and transfer control to the standby instance by adding the ALWSWITCH(*YES) option to the **ENDMQM** command.

실행 중인 대기 인스턴스가 없는 경우에는 명령은 실패하고 다른 서버에서 대기 인스턴스를 시작해야 합니다.

- c) 큐 관리자가 단일 인스턴스 큐 관리자로서 실행 중인 경우에는 유지보수 업데이트를 적용하기 전에 큐 관리자를 중지하는 것 외에는 대안이 없습니다.

이 단계를 완료하면 업데이트하려고 하는 서버에서 실행 중인 큐 관리자 인스턴스가 남아 있지 않습니다.

2. 유지보수 업데이트 프로시저를 계속하고, 단계를 수행하여 **endmqm** 명령을 실행하거나 IBM MQ를 일시정지하고 IBM MQ 서버에 유지보수를 적용하십시오.
3. 유지보수 업데이트를 완료하면 IBM MQ 서버에서 모든 큐 관리자를 재시작하여 대기 인스턴스를 허용하십시오.
STANDBY(*YES) 옵션을 **STRMQM** 명령에 추가하십시오.
4. 대기 서버에서 프로시저를 반복하여 해당 유지보수 레벨을 업데이트하십시오.
5. 필요한 경우 활성 인스턴스를 기본 서버로 다시 전환하십시오.
ALWSWITCH(*YES) 옵션과 함께 **ENDMQM** 명령을 사용한 후 STANDBY(*YES) 옵션과 함께 **STRMQM** 명령을 사용하여 인스턴스를 다시 시작하십시오.

z/OS에서 유지보수 적용 및 제거

IBM MQ의 새 릴리스를 설치하여 IBM MQ를 새 유지보수 레벨로 업데이트할 수 있습니다.

이 태스크 정보

참고: 1Q 2023에서 IBM MQ for z/OS의 JMS, Managed File Transfer 및 웹 컴포넌트 기능에 대해 두 가지 유형의 유지보수가 있습니다.

- 멀티플랫폼 수정팩과 직접 정렬된 프로그램 임시 수정사항 (PTF).
- 누적 보안 업데이트 (CSU) 는 더 작은 업데이트이며 이전 유지보수 이후 릴리스된 보안 패치를 포함합니다. CSU는 PTF로 제공되며 일반 PTF와 동일한 방법으로 얻어진다.

LTS IBM MQ for z/OS 9.0에서 엔터프라이즈가 Long Term Support (LTS) 릴리스 모델을 사용하는 경우 설치된 코드에 프로그램 임시 수정사항 (PTF) 을 적용합니다.

CD

엔터프라이즈에서 Continuous Delivery 릴리스(CD 릴리스) 모델을 사용 중인 경우, 각 CD 릴리스가 해당 버전의 IBM MQ에 대한 이전 항목을 대체하므로 사용자의 엔터프라이즈가 요구하는 업데이트를 선택할 수 있습니다.

자세한 정보는 [IBM MQ 릴리스 유형](#)을 참조하십시오.

PTF를 적용해도 코드의 버전, 릴리스 또는 유지보수 레벨은 변경되지 않습니다. 유지보수를 적용한 후에는 큐 관리자 마이그레이션이 필요하지 않습니다. PTF는 통합 서비스 테스트(CST)에서 함께 테스트된 권장 서비스 업데이트(RSU)로 그룹화됩니다. 통합 서비스 테스트 및 RSU를 참조하십시오.

z/OS LTSR 모델에서 유지보수는 Program Temporary Fixes (PTF) 로 제공되며, 이는 SMP/E를 사용하여 적용되고 제거됩니다. PTF는 특정 릴리스 레벨에 대응되는 특정 라이브러리 세트에 한정됩니다. PTF에 대해 문서화된 예외와 달리 PTF는 IBM MQ의 올바른 조작을 변경하지 않습니다. 그래도 수정사항이 중요한 프로그램의 조작을 예상치 못하게 변경하지 않았는지 확인해야 합니다.

소프트웨어 수정사항의 범주에 적용되는 PTF는 함께 그룹화되어 수정사항 범주를 사용하여 식별됩니다. 자세한 정보는 [IBM 수정사항 범주 값 및 설명](#)을 참조하십시오.

z/OS에서 PTF 양식으로 유지보수를 적용하는 경우, 변경사항의 효과는 VRM 레벨의 변경사항 범위에 따라 다릅니다. VRM 코드는 8 페이지의 [『IBM MQ for z/OS의 버전 이름 지정 설계』](#)에 설명되어 있습니다.

PTF 업데이트에는 마이그레이션이 필요하지 않으며 되돌릴 수 있습니다. IBM WebSphere MQ 7.0.1에서 **OPMODE** 이 NEWFUNC로 설정되지 않은 경우 IBM WebSphere MQ 6.0 이상의 모든 업그레이드가 되돌릴 수 있습니다.

중요사항: [LTS](#) LTS 릴리스에 대한 업그레이드만 되돌릴 수 있습니다.

관련 개념

8 페이지의 [『IBM MQ for z/OS의 버전 이름 지정 설계』](#)

IBM MQ for z/OS에서 릴리스에는 세 자리 버전, 릴리스 및 수정(VRM) 코드가 있습니다. 다른 VRM 레벨에서 큐 관리자를 실행하려면 큐 관리자, 해당 애플리케이션 및 실행 환경을 마이그레이션해야 합니다. 마이그레이션 경로에 따라 마이그레이션에 필요한 노력이 증감될 수 있습니다.

83 페이지의 [『큐 관리자 공존』](#)

각기 다른 이름을 갖는 큐 관리자는 동일한 IBM MQ 설치를 사용하는 한 모든 서버에서 공존할 수 있습니다. z/OS, UNIX, Linux 및 Windows의 경우 다양한 큐 관리자가 동일한 서버에서 공존하고 다른 설치와 연관될 수 있습니다.

IBM MQ에 업그레이드 및 수정사항 적용

용어 업그레이드가 제품의 버전 V, 릴리스 R 또는 수정 M 변경에 적용됩니다. 용어 수정사항은 F 숫자의 변경에 적용됩니다.

이 태스크 정보

하나의 릴리스에서 다른 릴리스로 업그레이드하거나 수정팩 또는 임시 수정사항을 적용하는 경우 V, R, M, F 레벨의 변경 범위에 따라 변경에 적용됩니다. V, R, M 코드는 7 페이지의 [『IBM MQ for Multiplatforms의 버전 이름 지정 설계』](#)에 설명되어 있습니다.

V, R 또는 M의 각 변경 시 큐 관리자의 명령 레벨이 변경되지만 F로 변경 시에는 명령 레벨이 변경되지 않습니다.

Multi

IBM MQ for Multiplatforms에서 업그레이드가 적용된 후 V, R, M 변경을 백아웃하는 유일한 방법은 다음과 같습니다.

- 제품 코드 설치 제거 및 코드 재설치 또는
- 기존 코드와 함께 이전 레벨의 코드 설치 및 **setmqm** 명령을 사용하여 큐 관리자를 다른 설치와 연관

일반 규칙에서는 새 설치의 명령 레벨이 업데이트되도록 하는 설치를 수행했고 큐 관리자를 시작한 경우 변경을 백아웃할 수 없습니다.

관련 개념

187 페이지의 [『z/OS에서 IBM MQ 업그레이드 및 마이그레이션』](#)

IBM MQ의 새 릴리스를 설치하여 IBM MQ를 새 릴리스 또는 버전 레벨로 업그레이드할 수 있습니다. 같은 레벨 또는 서로 다른 레벨의 다중 설치가 동일한 z/OS 인스턴스에 공존할 수 있습니다. 더 높은 레벨의 큐 관리자를 실행하려면 마이그레이션이 필요합니다.

관련 참조

182 페이지의 『z/OS의 OPMODE』

IBM MQ for z/OS의 새 기능 및 역방향 마이그레이션의 가용성은 CSQ6SYSP 매크로의 OPMODE 매개변수에 의해 제어됩니다. IBM MQ 8.0 new functions that are restricted by OPMODE are not available at IBM MQ 9.0 unless enabled with OPMODE. IBM MQ 9.0에는 OPMODE에 의해 제한되는 새 기능이 없습니다.

업그레이드 및 수정사항의 특성

IBM MQ의 경우 업그레이드라는 용어는 제품의 버전 V, 릴리스 R 또는 수정 M의 변경에 적용됩니다. 용어 수정사항은 F 숫자의 변경에 적용됩니다.


수정사항의 특성

유지보수 설치 도구를 사용한 수정팩, 임시 수정사항 또는 프로그램 임시 수정사항(PTF)의 애플리케이션이 수정사항으로 호출되어야 합니다.

유지보수 설치 도구를 통해 적용된 수정사항은 큐 관리자 마이그레이션이 발생하지 않는 한 완전히 롤백될 수 있습니다.

- ▶ AIX AIX
- ▶ Windows Windows
- ▶ z/OS z/OS

그리고 IBM MQ는 해당 이전 코드 레벨로 리턴됩니다.

 주의: ▶ z/OS ◀ CD z/OS Continuous Delivery 릴리스에서 특정 PTF가 수정 레벨을 높이므로 업그레이드로 고려되어야 합니다.

기타 모든 플랫폼에서 제품을 재설치해야 합니다.

다른 업그레이드 유형의 특성

업그레이드는 3가지 다른 양식 중 하나일 수 있습니다.

1. 기존 코드의 맨 위에 새 코드 설치. 이 방법으로 적용된 업그레이드를 롤백할 수 있으며, 플랫폼에 의해 결정됩니다. 일반적으로 말하면, 새 코드의 설치를 롤백할 수 없습니다. 이전 코드 레벨을 복원하려면, 이전 설치 매체와 적용된 모든 수정사항을 보유하고 있어야 합니다.
2. 이전 코드 레벨 제거에 이어 새 레벨 설치 수행. 극소수 플랫폼의 설치 프로그램에서는 이전 설치를 제거해야 합니다. 말할 필요도 없이, 이전 코드 레벨을 복원하려면 해당 코드 레벨 및 모든 수정사항을 재설치해야 합니다.
3. 병행 설치.

- ▶ z/OS z/OS에서는 동일한 서버에서 서로 다른 코드 레벨을 설치할 수 있습니다. JCL에서 서브시스템을 시작하려면 사용할 코드 레벨을 선택합니다.
- ▶ ULW UNIX, Linux, and Windows에서 큐 관리자를 설치와 연관시키고 큐 관리자를 시작합니다. IBM MQ에서 동일한 서버의 서로 다른 명령 레벨에서 여러 개의 큐 관리자를 실행하는 것을 큐 관리자 공존이라고 합니다.

다른 시간에 큐 관리자를 실행하기 위해 다른 설치를 선택할 수 있다고 여기에서 추론하지 않아야 합니다. 일단 큐 관리자가 시작되면, 이전 또는 이후 명령 레벨로의 복귀에 관한 규칙에 따라야 합니다.

참고: 업그레이드라는 용어가 IBM MQ 설치가 한 레벨에서 다른 레벨로 바로 업그레이드될 수 있음을 의미하지는 않습니다. 일부 플랫폼에서는 업그레이드 시 이전 IBM MQ 설치를 제거해야 합니다. 작성한 큐 관리자는 보유할 수 있습니다.

z/OS z/OS에서는 업그레이드의 가역성에 2개의 부분이 포함됩니다. 이전 코드 레벨에 대한 설치의 백아웃 및 다시 이전 코드 레벨과 작동하도록 새 코드 레벨에서 시작된 큐 관리자의 복귀입니다. 자세한 정보는 [187 페이지의 『z/OS에서 IBM MQ 업그레이드 및 마이그레이션』](#)의 내용을 참조하십시오.

이전 코드 레벨에서 실행하기 위한 큐 관리자의 가역성에 대한 규칙은 플랫폼에 의해 좌우됩니다.

다음 플랫폼에서는 버전, 릴리스 또는 수정 레벨의 변경을 완전하게 되돌릴 수 없지만 수정사항 레벨에서의 변경은 특정 조건 하에서 되돌릴 수 있습니다.

- **UNIX** UNIX
- **Linux** Linux
- **Windows** Windows
- **IBM i** IBM i

복귀 가능하지 않은 업그레이드에서는 큐 관리자를 복원할 수 있도록 업그레이드 이전에 큐 관리자 또는 해당 시스템을 백업해야 합니다. 큐 관리자를 백업하려면 큐 관리자를 중지해야 합니다. 백업하지 않은 경우 IBM MQ를 이전 레벨로 복원할 수 없습니다. 새 레벨에서 작성한 변경사항은 모두 백업 시스템으로 복원할 수 없습니다. 변경사항은 지속 메시지의 작성 또는 삭제와 큐 관리자, 채널, 토픽 및 큐의 변경을 포함합니다.

관련 개념

[187 페이지의 『z/OS에서 IBM MQ 업그레이드 및 마이그레이션』](#)

IBM MQ의 새 릴리스를 설치하여 IBM MQ를 새 릴리스 또는 버전 레벨로 업그레이드할 수 있습니다. 같은 레벨 또는 서로 다른 레벨의 다중 설치가 동일한 z/OS 인스턴스에 공존할 수 있습니다. 더 높은 레벨의 큐 관리자를 실행하려면 마이그레이션이 필요합니다.

관련 참조

[182 페이지의 『z/OS의 OPMODE』](#)

IBM MQ for z/OS의 새 기능 및 역방향 마이그레이션의 가용성은 **CSQ6SYSP** 매크로의 **OPMODE** 매개변수에 의해 제어됩니다. IBM MQ 8.0 new functions that are restricted by **OPMODE** are not available at IBM MQ 9.0 unless enabled with **OPMODE**. IBM MQ 9.0에는 **OPMODE**에 의해 제한되는 새 기능이 없습니다.

Windows에서 IBM MQ 설치 업그레이드

Windows의 IBM MQ 서버 설치를 하나의 버전, 릴리스 및 수정 레벨에서 나중 항목으로 업그레이드하기 위해 런치패드 또는 **msiexec**를 사용할 수 있습니다. 클라이언트 설치를 업그레이드하기 위해 GUI 설치 프로그램 또는 **msiexec**를 사용할 수 있습니다.

이 태스크 정보

시작하기 전에, 데이터를 백업했는지 확인하십시오.

중요사항: 대신 유지보수를 적용하려는 경우 (예: IBM MQ 9.0.0.0에서 9.0.0.1까지) [11 페이지의 『Windows에서 유지보수 적용 및 제거』](#)를 참조하십시오.

프로시저

- 서버 설치를 업그레이드하려면 [58 페이지의 『런치패드를 사용하여 IBM MQ 서버 설치 업그레이드』](#) 또는 [60 페이지의 『msiexec를 사용하여 IBM MQ 서버 설치 업그레이드』](#)의 내용을 참조하십시오.
- 클라이언트 설치를 업그레이드하려면 [61 페이지의 『GUI 설치 프로그램을 사용하여 IBM MQ 클라이언트 설치 업그레이드』](#) 또는 [62 페이지의 『msiexec를 사용하여 IBM MQ 클라이언트 설치 업그레이드』](#)의 내용을 참조하십시오.

Windows 런치패드를 사용하여 IBM MQ 서버 설치 업그레이드

런치패드를 사용하여 Windows의 IBM MQ 서버 설치를 최신 버전, 릴리스 또는 수정으로 업그레이드하는 방법입니다.

시작하기 전에

다음 권한이 있는지 확인하십시오.

1. 모든 IBM MQ 애플리케이션이 중지됨
2. 리스너가 종료됨
3. 모든 큐 관리자가 중지됨
4. 데이터가 백업됨

중요사항: 대신 유지보수를 적용하려는 경우 (예: IBM MQ 9.0.0.0 에서 9.0.0.1까지) [11 페이지의 『Windows 에서 유지보수 적용 및 제거』](#)를 참조하십시오.

프로시저

1. IBM MQ 설치 이미지에 액세스하십시오. 위치는 DVD의 마운트 지점, 네트워크 위치 또는 로컬 파일 시스템 디렉토리가 될 수 있습니다.
2. IBM MQ 설치 이미지의 base 디렉토리에서 setup.exe를 찾으십시오.

- DVD에서 이 위치는 다음과 같을 수 있습니다.

```
E:\setup.exe
```

- 네트워크 위치에서 이 위치는 다음과 같을 수 있습니다.

```
m:\instmq\setup.exe
```

- 로컬 파일 시스템 디렉토리에서 이 위치는 다음과 같을 수 있습니다.

```
C:\instmq\setup.exe
```

3. 설치 프로세스를 시작하려면 **설정** 아이콘을 두 번 클릭하십시오. 이는 다음 두 방법으로도 실행할 수 있습니다.

- 명령 프롬프트에서 setup.exe 실행. 또는
- Windows 탐색기에서 setup.exe 을 두 번 누르십시오.

UAC가 사용으로 설정된 Windows 시스템에서 설치 중인 경우에는 Windows 프롬프트를 수락하여 런치패드를 승격된 상태로 실행할 수 있도록 하십시오. 설치 중에 publisher로 International Business Machines Limited가 나열되는 **파일 열기 - 보안 경고** 대화 상자가 표시될 수 있습니다. 설치를 계속하려면 **실행**을 클릭 하십시오.

IBM MQ 설치 런치패드 창이 표시됩니다.

4. 화면에 표시되는 런치패드 지시사항을 계속 따르십시오.
5. **IBM MQ 설치 프로그램 시작** 단추를 클릭할 때 패널에서 새 인스턴스를 설치할 것인지 또는 기존 인스턴스를 유지보수하거나 업그레이드할 것인지를 선택하도록 요청하는 경우 **새 인스턴스 설치**를 선택하십시오. 이미 설치된 IBM MQ에서 기능을 추가하거나 제거할 때 다른 옵션을 사용합니다.
6. 그 다음 패널에서, **기존 설치를 유지하여 설치** 또는 **시스템에서 이미 기존의 이름 지정된 설치 업그레이드** 사이에서 선택하고 **다음**을 클릭하십시오.



주의: 이 화면이 표시되지 않으면 이 설치 프로그램에서 업그레이드될 수 있는 시스템의 IBM MQ 서버 설치가 없음을 의미합니다.

7. 설치 프로그램 프롬프트에 따라 IBM MQ 서버 설치를 업그레이드하십시오.

관련 태스크

[60 페이지의 『msiexec를 사용하여 IBM MQ 서버 설치 업그레이드』](#)

msiexec를 사용하여 Windows의 IBM MQ 서버 설치를 최신 버전, 릴리스 또는 수정으로 업그레이드하는 방법입니다.

[61 페이지의 『GUI 설치 프로그램을 사용하여 IBM MQ 클라이언트 설치 업그레이드』](#)

GUI 설치 프로그램을 사용하여 Windows의 IBM MQ 클라이언트 설치를 최신 버전, 릴리스 또는 수정으로 업그레이드하는 방법입니다.

62 페이지의 『[msiexec를 사용하여 IBM MQ 클라이언트 설치 업그레이드](#)』 msiexec를 사용하여 Windows의 IBM MQ 클라이언트 설치를 최신 버전, 릴리스 또는 수정으로 업그레이드하는 방법입니다.

Windows msiexec를 사용하여 IBM MQ 서버 설치 업그레이드

msiexec를 사용하여 Windows의 IBM MQ 서버 설치를 최신 버전, 릴리스 또는 수정으로 업그레이드하는 방법입니다.

시작하기 전에

다음 권한이 있는지 확인하십시오.

1. 모든 IBM MQ 애플리케이션이 중지됨
2. 리스너가 종료됨
3. 모든 큐 관리자가 중지됨
4. 데이터가 백업됨

중요사항: 대신 유지보수를 적용하려는 경우 (예: IBM MQ 9.0.0.0 에서 9.0.0.1까지) [11 페이지의 『Windows 에서 유지보수 적용 및 제거』](#)를 참조하십시오.

프로시저

1. IBM MQ 설치 이미지에 액세스하십시오. 위치는 DVD의 마운트 지점, 네트워크 위치 또는 로컬 파일 시스템 디렉토리가 될 수 있습니다.
2. IBM MQ 설치 이미지의 MSI 디렉토리에서 MSI file 을 찾으십시오.

- DVD에서 이 위치는 다음과 같을 수 있습니다.

```
E:\MSI\IBM MQ.msi
```

- 네트워크 위치에서 이 위치는 다음과 같을 수 있습니다.

```
m:\instmq\MSI\IBM MQ.msi
```

- 로컬 파일 시스템 디렉토리에서 이 위치는 다음과 같을 수 있습니다.

```
C:\instmq\MSI\IBM MQ.msi
```

3. 옵션: IBM MQ 서버 설치만 업그레이드하는 경우(여기서, 설치의 기본값이 Installation1임) 다음 명령을 실행하십시오.

```
msiexec /i "InstallationImage\MSI\IBM MQ.msi" /q AGREETOLICENSE=YES  
INSTALLATIONNAME="Installation1"
```

4. 옵션: 업그레이드하는 대상 레벨의 IBM MQ 서버 설치가 이미 하나 이상인 시스템의 설치를 업그레이드하려는 경우, 추가 매개변수를 제공하여 사용 가능한 MSI 인스턴스 ID를 선택해야 합니다.

자세한 정보는 [다중 서버 설치를 위해 MSI 인스턴스 ID 선택](#)을 참조하십시오.

이 경우, 명령은 다음과 유사합니다.

```
msiexec /i "Installation Image\MSI\IBM MQ.msi" /q AGREETOLICENSE=YES  
INSTALLATIONNAME="Installation2" NEWINSTANCE=1  
TRANSFORMS=":InstanceId2.mst;1033.mst"
```


관련 태스크

58 페이지의 『[런치패드를 사용하여 IBM MQ 서버 설치 업그레이드](#)』

런치패드를 사용하여 Windows의 IBM MQ 서버 설치를 최신 버전, 릴리스 또는 수정으로 업그레이드하는 방법입니다.

61 페이지의 『[GUI 설치 프로그램을 사용하여 IBM MQ 클라이언트 설치 업그레이드](#)』

GUI 설치 프로그램을 사용하여 Windows의 IBM MQ 클라이언트 설치를 최신 버전, 릴리스 또는 수정으로 업그레이드하는 방법입니다.

62 페이지의 『[msiexec를 사용하여 IBM MQ 클라이언트 설치 업그레이드](#)』

msiexec를 사용하여 Windows의 IBM MQ 클라이언트 설치를 최신 버전, 릴리스 또는 수정으로 업그레이드하는 방법입니다.

Windows GUI 설치 프로그램을 사용하여 IBM MQ 클라이언트 설치 업그레이드

GUI 설치 프로그램을 사용하여 Windows의 IBM MQ 클라이언트 설치를 최신 버전, 릴리스 또는 수정으로 업그레이드하는 방법입니다.

시작하기 전에

다음 권한이 있는지 확인하십시오.

1. 모든 IBM MQ 애플리케이션이 중지됨
2. 리스너가 종료됨
3. 모든 큐 관리자가 중지됨
4. 데이터가 백업됨

프로시저

1. IBM MQ 설치 이미지에 액세스하십시오. 위치는 DVD의 마운트 지점, 네트워크 위치 또는 로컬 파일 시스템 디렉토리가 될 수 있습니다.
2. IBM MQ 설치 이미지의 base 디렉토리에서 `setup.exe`를 찾으십시오.
 - DVD에서 이 위치는 다음과 같을 수 있습니다.

```
E:\setup.exe
```

- 네트워크 위치에서 이 위치는 다음과 같을 수 있습니다.

```
m:\instmq\setup.exe
```

- 로컬 파일 시스템 디렉토리에서 이 위치는 다음과 같을 수 있습니다.

```
C:\instmq\setup.exe
```

3. 설치 프로세스를 시작하려면 **설정** 아이콘을 두 번 클릭하십시오. 이는 다음 두 방법으로도 실행할 수 있습니다.
 - 명령 프롬프트에서 `setup.exe` 실행. 또는
 - Windows 탐색기에서 `setup.exe` 을 두 번 누르십시오.

UAC가 사용으로 설정된 Windows 시스템에서 설치 중인 경우에는 Windows 프롬프트를 수락하여 런치패드를 승격된 상태로 실행할 수 있도록 하십시오. 설치 중에 publisher로 International Business Machines Limited가 나열되는 **파일 열기 - 보안 경고** 대화 상자가 표시될 수 있습니다. 설치를 계속하려면 **실행**을 클릭 하십시오.

IBM MQ 설치 런치패드 창이 표시됩니다.

4. 화면에 표시되는 런치패드 지시사항을 계속 따르십시오.

5. **IBM MQ 설치 프로그램 시작** 단추를 클릭할 때 패널에서 새 인스턴스를 설치할 것인지 또는 기존 인스턴스를 유지보수하거나 업그레이드할 것인지를 선택하도록 요청하는 경우 **새 인스턴스 설치**를 선택하십시오.
이미 설치된 IBM MQ에서 기능을 추가하거나 제거할 때 다른 옵션을 사용합니다.
6. 그 다음 패널에서, **기존 설치를 유지하여 설치** 또는 **시스템에서 이미 기존의 이름 지정된 설치 업그레이드** 사에서 선택하고 **다음**을 클릭하십시오.



주의: 이 화면이 표시되지 않으면 이 설치 프로그램에서 업그레이드될 수 있는 시스템의 IBM MQ 클라이언트 설치가 없음을 의미합니다.

7. 설치 프로그램 프롬프트에 따라 IBM MQ 클라이언트 설치를 업그레이드하십시오.

관련 태스크

62 페이지의 『[msiexec를 사용하여 IBM MQ 클라이언트 설치 업그레이드](#)』

msiexec를 사용하여 Windows의 IBM MQ 클라이언트 설치를 최신 버전, 릴리스 또는 수정으로 업그레이드하는 방법입니다.

58 페이지의 『[런치패드를 사용하여 IBM MQ 서버 설치 업그레이드](#)』

런치패드를 사용하여 Windows의 IBM MQ 서버 설치를 최신 버전, 릴리스 또는 수정으로 업그레이드하는 방법입니다.

60 페이지의 『[msiexec를 사용하여 IBM MQ 서버 설치 업그레이드](#)』

msiexec를 사용하여 Windows의 IBM MQ 서버 설치를 최신 버전, 릴리스 또는 수정으로 업그레이드하는 방법입니다.

Windows msiexec를 사용하여 IBM MQ 클라이언트 설치 업그레이드

msiexec를 사용하여 Windows의 IBM MQ 클라이언트 설치를 최신 버전, 릴리스 또는 수정으로 업그레이드하는 방법입니다.

시작하기 전에

다음 권한이 있는지 확인하십시오.

1. 모든 IBM MQ 애플리케이션이 중지됨
2. 리스너가 종료됨
3. 모든 큐 관리자가 중지됨
4. 데이터가 백업됨

프로시저

1. IBM MQ 설치 이미지에 액세스하십시오. 위치는 DVD의 마운트 지점, 네트워크 위치 또는 로컬 파일 시스템 디렉토리가 될 수 있습니다.
2. IBM MQ 설치 이미지의 MSI 디렉토리에서 MSI file 을 찾으십시오.
 - DVD에서 이 위치는 다음과 같을 수 있습니다.

```
E:\MSI\IBM MQ.msi
```

- 네트워크 위치에서 이 위치는 다음과 같을 수 있습니다.

```
m:\instmq\MSI\IBM MQ.msi
```

- 로컬 파일 시스템 디렉토리에서 이 위치는 다음과 같을 수 있습니다.

```
C:\instmq\MSI\IBM MQ.msi
```

3. 옵션: IBM MQ 클라이언트 설치만 업그레이드하는 경우(여기서, 설치의 기본값이 Installation1임) 다음 명령을 실행하십시오.

```
msiexec /i "InstallationImage\MSI\IBM MQ.msi" /q AGREETOLICENSE=YES  
INSTALLATIONNAME="Installation1"
```

4. 옵션: 업그레이드하는 대상 레벨의 IBM MQ 클라이언트 설치가 이미 하나 이상인 시스템의 설치를 업그레이드하려는 경우, 추가 매개변수를 제공하여 사용 가능한 MSI 인스턴스 ID를 선택해야 합니다.

자세한 정보는 [다중 클라이언트 설치를 위해 MSI 인스턴스 ID 선택](#)을 참조하십시오.

이 경우, 명령은 다음과 유사합니다.

```
msiexec /i "Installation Image\MSI\IBM MQ.msi" /q AGREETOLICENSE=YES  
INSTALLATIONNAME="Installation2" NEWINSTANCE=1  
TRANSFORMS=":InstanceId2.mst;1033.mst"
```

관련 태스크

61 페이지의 『[GUI 설치 프로그램을 사용하여 IBM MQ 클라이언트 설치 업그레이드](#)』

GUI 설치 프로그램을 사용하여 Windows의 IBM MQ 클라이언트 설치를 최신 버전, 릴리스 또는 수정으로 업그레이드하는 방법입니다.

58 페이지의 『[런치패드를 사용하여 IBM MQ 서버 설치 업그레이드](#)』

런치패드를 사용하여 Windows의 IBM MQ 서버 설치를 최신 버전, 릴리스 또는 수정으로 업그레이드하는 방법입니다.

60 페이지의 『[msiexec를 사용하여 IBM MQ 서버 설치 업그레이드](#)』

msiexec를 사용하여 Windows의 IBM MQ 서버 설치를 최신 버전, 릴리스 또는 수정으로 업그레이드하는 방법입니다.

마이그레이션 IBM MQ

마이그레이션은 IBM MQ의 새 코드 레벨에 대해 작업할 프로그램 및 데이터를 변환하는 현상입니다. 마이그레이션 유형 중 어떤 것은 필수이고 어떤 것은 선택적입니다. 명령 레벨을 변경하지 않는 유지보수 레벨 업데이트를 적용한 후에는 큐 관리자 마이그레이션이 필요하지 않습니다. 마이그레이션 유형 중 어떤 것은 자동이고 어떤 것은 수동입니다. 큐 관리자 마이그레이션은 일반적으로 릴리스 이후에는 자동 및 필수이고, 새 기능을 도입하는 유지보수 레벨 업그레이드 이후에는 수동 및 선택적입니다. 애플리케이션 마이그레이션은 일반적으로 수동 및 선택적입니다.

시작하기 전에

IBM MQ 설치를 업그레이드하거나 큐 관리자를 마이그레이션하기 전에 [64 페이지의 『마이그레이션에 영향을 미치는 변경사항』](#)의 내용을 읽어서 계획해야 하는 마이그레이션 태스크를 식별해야 합니다.

이 태스크 정보

IBM MQ를 해당 명령 레벨을 변경하는 새 릴리스로 업그레이드할 때마다 큐 관리자에서 마이그레이션이 수행됩니다. IBM MQ를 새 명령 레벨을 사용하여 새 기능을 도입하는 새 유지보수 레벨 또는 수정사항 레벨로 업그레이드할 때마다 큐 관리자를 마이그레이션하여 새 명령 레벨을 사용할 수 있고 이로 인해 새 기능을 사용할 수 있습니다.

나중 릴리스 레벨에서 실행되는 큐 관리자를 시작하는 경우, 큐 관리자를 해당 릴리스 레벨로 마이그레이션해야 합니다. 한 릴리스에서 다른 릴리스로 마이그레이션해야 하는 마이그레이션 태스크는 [103 페이지의 『Windows에서 큐 관리자 마이그레이션』](#)에 문서화되어 있습니다. [64 페이지의 『마이그레이션에 영향을 미치는 변경사항』](#)도 참조하십시오.

Multi IBM MQ for Multiplatforms에서는 설치 후 이전 레벨의 IBM MQ로 쉽게 되돌릴 수 없습니다. Passport Advantage 또는 물리적 매체에서 확보한 IBM MQ의 사본을 설치하는 경우에는 설치 프로그램이 IBM MQ를 설치 제거합니다(있는 경우). 그런 다음, IBM MQ의 새 레벨을 설치합니다. IBM MQ의 이전 레벨로 되돌리려면 이전 설치 이미지 및 적용된 수정사항을 보관해야 합니다. 그런 다음 새 레벨을 설치 제거하고 이전 릴리스 레벨을 다시 설치하고 필요한 수정사항을 다시 적용해야 합니다. 나중 레벨에서 큐 관리자를 시작한 경우 복원된 레벨의 IBM MQ에 대해 작업하지 않습니다.¹ IBM MQ를 이전 레벨로 복원하려면, 큐 관리자를 시작한 후에 먼저 큐 관리자를 백업해야 합니다. 그러면 IBM MQ의 이전 레벨로 복원한 후 백업 큐 관리자를 복원할 수 있습니다.

z/OS **LTS** IBM MQ for z/OS에서는 **OPMODE** 가 COMPAT로 설정되어 있지만 Long Term Support (LTS) 릴리스에서 역방향으로 마이그레이션할 수 있습니다. 추가 정보는 [190 페이지의 『IBM MQ for z/OS의 지원되는 이전 릴리스로 역방향 마이그레이션』](#)의 내용을 참조하십시오.

z/OS **CD** 역방향 마이그레이션은 z/OS의 CD(Continuous Delivery) 릴리스에 대해 지원되지 않습니다.

관련 개념

7 페이지의 [『IBM MQ for Multiplatforms의 버전 이름 지정 설계』](#)

IBM MQ 9.0부터는 릴리스에 세 자리 버전, 릴리스 및 수정(VRM) 코드 또는 네 자리 버전, 릴리스, 수정 및 수정 사항(VRMF) 레벨 코드가 포함되어 있습니다.

86 페이지의 [『UNIX, Linux, and Windows에서 다중 설치 큐 관리자 공존』](#)

동일한 서버에 UNIX, Linux, and Windows 에 대한 IBM MQ 의 여러 사본을 설치할 수 있습니다. 이러한 IBM MQ 사본은 동일하거나 다른 버전 레벨일 수 있습니다. 이를 다중 설치라고 합니다. 다중 설치는 나중 버전과 함께 이전 버전을 실행할 수 있으므로 하나의 IBM MQ 버전에서 이후 버전으로 업그레이드할 때 특히 유용합니다.

83 페이지의 [『큐 관리자 공존』](#)

각기 다른 이름을 갖는 큐 관리자는 동일한 IBM MQ 설치를 사용하는 한 모든 서버에서 공존할 수 있습니다. z/OS, UNIX, Linux 및 Windows의 경우 다양한 큐 관리자가 동일한 서버에서 공존하고 다른 설치와 연관될 수 있습니다.

관련 정보

[큐 관리자 백업 및 복원](#)

마이그레이션에 영향을 미치는 변경사항

제품 변경은 이전 릴리스에서 IBM MQ의 현재 릴리스로 큐 관리자를 마이그레이션하는 데 영향을 주거나 기존 애플리케이션이나 구성에 영향을 줄 수 있습니다. 큐 관리자를 최신 제품 버전으로 업그레이드하기 전에 이러한 변경사항을 검토하고 시스템 마이그레이션을 시작하기 전에 기존 애플리케이션, 스크립트 및 프로시저 변경을 계획해야 하는지 여부를 결정하십시오.

현재 버전의 변경사항

마이그레이션에 영향을 미치는 변경사항을 포함하여 현재 버전의 변경사항에 대한 세부사항은 다음 정보를 참조하십시오.

- ▶ **V 9.0.0** [IBM MQ 9.0의 새로운 기능 및 변경된 기능](#)
- ▶ **CD** [IBM MQ 9.0.x Continuous Delivery의 새로운 기능 및 변경된 기능](#)
- ▶ **LTS** [IBM MQ 9.0.0.x Long Term Support에서 변경된 기능](#)
- ▶ **LTS** **CD** [IBM MQ 9.0 및 해당 유지보수에 대한 README](#)

이전 버전의 변경사항

제품의 이전 릴리스에서 변경된 사항에 대한 정보는 제품 해당 버전의 제품 문서에서 변경된 기능 절을 참조하십시오.

- [IBM MQ 8.0의 새로운 기능](#)
- [IBM WebSphere MQ 7.5의 새로운 기능](#)
- [IBM WebSphere MQ 7.1의 새로운 기능](#)

지원되지 않는 기존 제품 버전의 경우, 온라인 IBM Documentation에서 문서를 사용할 수 없지만 오프라인에서 사용하도록 다운로드할 수는 있습니다. 자세한 정보는 [이전 버전의 IBM MQ에 대한 문서를 참조하십시오](#).

¹ 최신 유지보수 레벨 업그레이드를 설치하지 않은 경우 새 릴리스 또는 버전이 아닌 경우 이전 유지보수 레벨 업그레이드를 다시 설치하여 이전 유지보수 레벨로 되돌릴 수 있습니다. 큐 관리자 데이터는 유지보수 레벨 사이에서 호환 가능합니다.

큐 관리자 마이그레이션 되돌리기에 대한 제한사항



주의:

Multi IBM MQ for Multiplatforms에서, 변경의 효과를 제거하기 위해 큐 관리자 마이그레이션을 되돌릴 수 없습니다. 이 제한사항은 엔터프라이즈가 LTS(Long Term Support) 릴리스 또는 CD(Continuous Delivery) 릴리스 모델을 사용하는지 여부에 상관없이 적용됩니다.

z/OS **LTS** IBM MQ for z/OS에서 새 기능을 사용으로 설정하지 않았고 LTS 릴리스 모델을 사용 중인 동안 큐 관리자 마이그레이션을 되돌릴 수 있습니다. **OPMODE** 매개변수를 (NEWFUNC, 900)으로 설정하여 LTS 릴리스 모델의 큐 관리자에 대해 새 기능을 사용합니다.

자세한 정보는 [IBM MQ 릴리스 유형을 참조하십시오](#).

관련 개념

66 페이지의 『[마이그레이션 개념 및 방법](#)』

제품의 한 릴리스에서 다른 릴리스로 마이그레이션하기 위한 다양한 개념 및 방법에 대한 개요입니다.

100 페이지의 『[Windows에서 IBM MQ 8.0 이상에 대한 마이그레이션 고려사항](#)』

101 페이지의 『[Windows에서 프로그램 및 데이터 디렉토리 위치](#)』

Windows의 IBM MQ 프로그램 바이너리 및 데이터 파일에 대한 설치 위치는 설치 중인 IBM MQ 버전과 IBM MQ가 처음 설치되는 것인지 여부에 따라 다릅니다.

마이그레이션 경로

서로 다른 IBM MQ 버전 간의 마이그레이션 경로에 대한 개요입니다. 일부 IBM MQ for z/OS 마이그레이션 경로의 경우, 마이그레이션 이전에 사용한 버전으로 되돌릴 수 있습니다. IBM MQ for Multiplatforms의 경우, 이전 버전으로 쉽게 되돌릴 수 없습니다.

참고: 제품의 각 새 버전이 출시되기 전에, 당시에 지원되는 이전 버전에서 마이그레이션 테스트가 수행됩니다. 지원되지 않는 버전에서의 직접 마이그레이션이 가능할 수도 있지만 이는 테스트되거나 지원되지 않습니다. 그러므로 지원 범위를 벗어난 최신 버전으로 마이그레이션하려면, 먼저 이전 버전이 지원에서 제외되기 전에 릴리스된 중간 버전으로 마이그레이션하십시오.

- 65 페이지의 『[마이그레이션 경로: IBM MQ for Multiplatforms](#)』
- 66 페이지의 『[마이그레이션 경로: IBM MQ for z/OS](#)』
- 66 페이지의 『[세부 마이그레이션 정보](#)』

마이그레이션 경로: IBM MQ for Multiplatforms

Multi

IBM WebSphere MQ 7.1 이상에서 IBM MQ 9.0로 마이그레이션할 수 있습니다.

IBM MQ for UNIX, Linux, and Windows의 경우, 병렬 및 다중 스테이지 마이그레이션이 IBM WebSphere MQ 7.1에 도입되었습니다.

마이그레이션 시작 버전	IBM MQ 9.0에 대해	IBM MQ 8.0에 대해	IBM WebSphere MQ 7.5에 대해
IBM MQ 8.0	예	-	-
IBM WebSphere MQ 7.5	예	예	-
IBM WebSphere MQ 7.1	예	예	예

IBM MQ for Multiplatforms의 경우, 이전 버전으로 쉽게 되돌릴 수 없습니다. 그러나 큐 관리자가 시작되지 않은 경우 현재 버전을 설치 제거하고 IBM MQ의 다른 버전을 다시 설치할 수 있습니다. 마지막으로 큐 관리자를 시작한 시점과 다음에 시작하는 시점 사이에 어떤 IBM MQ 버전이 설치되었는지는 중요하지 않습니다.

마이그레이션 경로: IBM MQ for z/OS

z/OS

IBM WebSphere MQ 7.1 이상에서 IBM MQ 9.0로 마이그레이션할 수 있습니다.

이전 버전으로 되돌아가려면 [201 페이지의 『z/OS에서 큐 관리자를 이전 릴리스로 되돌리기』](#)의 내용을 참조하십시오.

세부 마이그레이션 정보

현재 버전으로 마이그레이션하는 것에 대한 자세한 정보는 다음 링크를 참조하십시오.

- **Windows** [99 페이지의 『Windows에서 IBM MQ를 최신 버전으로 마이그레이션 계획』](#)
- **Linux** **UNIX** [130 페이지의 『UNIX 또는 Linux의 최신 버전으로 IBM MQ를 마이그레이션하기 위한 계획』](#)
- **IBM i** [157 페이지의 『IBM i에서 IBM MQ를 최신 버전으로 마이그레이션 계획』](#)
- **z/OS** [178 페이지의 『z/OS에서 나중 버전으로 IBM MQ를 마이그레이션하기 위한 계획』](#)

현재 버전 이외의 IBM MQ 버전으로 마이그레이션하려면 대상 버전에 대한 문서를 참조하십시오.

- [IBM MQ 마이그레이션\(IBM MQ 8.0\)](#)
- **Multi** [IBM WebSphere MQ 마이그레이션\(IBM WebSphere MQ 7.5\)](#)
- [IBM WebSphere MQ 마이그레이션\(IBM WebSphere MQ 7.1\)](#)

온라인 IBM Documentation에서 문서를 더 이상 사용할 수 없는 서비스 중단 IBM MQ 버전의 경우 오프라인 사 용을 위해 문서를 다운로드할 수 있습니다. [이전 버전의 IBM MQ 문서를 참조하십시오.](#)

관련 개념

[66 페이지의 『마이그레이션 개념 및 방법』](#)

제품의 한 릴리스에서 다른 릴리스로 마이그레이션하기 위한 다양한 개념 및 방법에 대한 개요입니다.

마이그레이션 개념 및 방법

제품의 한 릴리스에서 다른 릴리스로 마이그레이션하기 위한 다양한 개념 및 방법에 대한 개요입니다.

마이그레이션 중에 고려해야 하는 오브젝트

마이그레이션 중에 다음 네 가지 유형의 오브젝트를 고려하는 것이 중요합니다.

운영 환경 마이그레이션

운영 환경 또는 환경 내의 컴포넌트 업그레이드(예: 새 레벨의 JRE 설치). [68 페이지의 『IBM MQ 운영 환경 마이그레이션』](#)의 내용을 참조하십시오.

큐 관리자 마이그레이션

새 명령 레벨로 IBM MQ 설치 업그레이드 후 큐 관리자 마이그레이션. [69 페이지의 『큐 관리자 마이그레이션』](#)의 내용을 참조하십시오.

IBM MQ MQI client 마이그레이션

IBM MQ MQI client의 새 버전 또는 릴리스 설치 후 클라이언트 구성 마이그레이션. [71 페이지의 『IBM MQ MQI client 마이그레이션』](#)의 내용을 참조하십시오.

애플리케이션 마이그레이션

IBM MQ 서버 또는 클라이언트 애플리케이션의 재링크, 재컴파일 또는 재코딩. [72 페이지의 『애플리케이션 마이그레이션 및 상호 운용』](#)의 내용을 참조하십시오. 애플리케이션 마이그레이션에는 모든 API 또는 채널 종료 마이그레이션도 포함됩니다.

다른 큐 관리자 또는 클라이언트에서 마이그레이션의 영향

또한 하나의 큐 관리자 또는 IBM MQ MQI client를 마이그레이션하는 것이 다른 큐 관리자 또는 클라이언트에 미치는 영향도 고려해야 합니다.

호환성, 공존 및 상호 운용성

서로 다른 명령 레벨에 있는 큐 관리자 및 IBM MQ MQI client 클라이언트에 연결된 IBM MQ 애플리케이션의 호환성에 대한 정보는 82 페이지의 『공존, 호환성 및 상호 운용성』의 내용을 참조하십시오. 또한 이 절에서는 큐 관리자 공존의 개념 및 IBM MQ JMS 애플리케이션과 WebSphere Application Server의 상호 운용성에 대해서도 설명합니다.

큐 관리자 클러스터

큐 관리자 클러스터에 각기 다른 명령 레벨의 큐 관리자가 들어 있을 수 있습니까? 이 질문에 대한 응답과 큐 관리자 클러스터를 마이그레이션하는 방법은 205 페이지의 『큐 관리자 클러스터 마이그레이션』의 내용을 참조하십시오.

z/OS

큐 공유 그룹

큐 공유 그룹은 z/OS에서 실행 중인 다중 큐 관리자를 포함합니다. 큐 공유 그룹의 파트인 큐 관리자를 새 명령 레벨로 마이그레이션하는 방법은 204 페이지의 『큐 공유 그룹 마이그레이션』의 내용을 참조하십시오.

고가용성 클러스터

고가용성 클러스터의 파트인 큐 관리자를 새 명령 레벨로 마이그레이션하고 지속적이고 신뢰성 있는 서비스를 유지보수하는 방법은 211 페이지의 『고가용성 구성의 큐 관리자 마이그레이션』의 내용을 참조하십시오. 여기서 다중 인스턴스 큐 관리자의 마이그레이션 및 고가용성 클러스터에서 작동하는 큐 관리자의 마이그레이션을 모두 다루고 있습니다.

IBM MQ 애플리케이션 마이그레이션 모델

68 페이지의 그림 1에서는 두 개의 런타임 운영 체제 환경을 표시합니다. 하나의 환경을 Server라고 하며 IBM MQ 서버 및 서버 애플리케이션을 포함합니다. 다른 환경은 Client라고 하며 IBM MQ MQI client 애플리케이션을 포함합니다. 서버 환경에는 서버에 설치된 IBM MQ의 설치를 사용하여 QM으로 표시되는 하나 이상의 큐 관리자가 있습니다.

QM-n? 라는 큐 관리자가 QM와 동일한 서버에 공존하지만 다른 릴리스 레벨에서 실행됩니다. 동일한 운영 환경에 설치된 IBM MQ의 다중 릴리스를 공존이라고 합니다.² 다른 릴리스 레벨에 대한 IBM MQ 설치는 표시되지 않습니다. 큐 관리자 이름의 물음표는 사용자 환경에 이 기능이 있지 않을 수도 있음을 나타냅니다.

z/OS

z/OS만이 동일한 운영 환경의 다른 릴리스 레벨에 공존하는 복수 큐 관리자를 지원합니다.

큐 관리자 공존은 다음 두 가지 점에서 마이그레이션에 중요합니다.

1. 새 명령 레벨로 마이그레이션하는 데 관련된 위험을 줄이고 마이그레이션 프로세스 중 정지 시간을 줄이기 위해 사용될 수 있습니다.
2. 각기 다른 명령 레벨에 큐 관리자가 있는 동일한 서버에서 애플리케이션 또는 클러스터를 실행할 경우 구성에 미치는 영향을 고려해야 합니다.

자세한 정보는 83 페이지의 『큐 관리자 공존』의 내용을 참조하십시오.

큐 관리자, QM*은 다른 서버에 설치된 다양한 레벨의 큐 관리자를 나타냅니다.

다음 다이어그램은 클라이언트와 서버를 보여주고, 이들 각각에는 데이터베이스, 애플리케이션 서버 및 언어 또는 서브시스템 런타임 환경 등과 같은 여러 소프트웨어 컴포넌트가 포함됩니다. 환경은 IBM MQ 애플리케이션, IBM MQ MQI client 또는 서버 라이브러리와 IBM MQ 채널 및 API 엑시트 프로그램을 포함합니다. 이 컴포넌트는 서버에서 로컬로 또는 클라이언트로부터 동일한 서버 큐 관리자에 원격으로 큐 관리자 컴포넌트에 연결됩니다. 애플리케이션은 MQI를 통해 IBM MQ 라이브러리에 링크됩니다. 라이브러리는 SPI(MQI를 실행하는 프로세스와 큐 관리자 프로세스 간의 연결을 설명함)에 의해, 또는 IBM MQ MQI client 연결에 의해 큐 관리자로 링크된 것으로 보입니다. 또한 다이어그램은 또 하나의 서버에서 다른 레벨에 있는 또 하나의 큐 관리자로 링크된 큐 관리자를 표시하며, 동일한 서버의 큐 관리자 QM-n도 표시합니다. QM-n이라는 큐 관리자는 하위 레벨에서 실행 중입니다. 동일한 서버에 공존하는 다양한 버전의 많은 큐 관리자를 나타냅니다.

² 공존하는 설치의 릴리스 레벨이 반드시 서로 달라야 하는 것은 아니지만, 일반적으로는 서로 다릅니다.




그림 1. IBM MQ 애플리케이션 마이그레이션 모델

IBM MQ 운영 환경 마이그레이션

운영 환경의 업그레이드 결과로 IBM MQ에 대해 일부 마이그레이션 작업을 수행해야 합니다.

IBM MQ를 업그레이드하기 전에 업그레이드해야 하는 운영 환경을 알아내려면 서로 다른 릴리스의 요구사항을 비교하십시오. 시스템 요구사항에 대한 자세한 정보는 [IBM MQ에 대한 시스템 요구사항](#)의 내용을 참조하십시오.






IBM MQ 9.0의 시스템 요구사항 페이지에서 SPCR(Software Product Compatibility Reports) 도구를 사용합니다.

웹 페이지에서 적절한 링크를 선택하여 SPCR 도구를 통해 엔터프라이즈에서 사용하는 시스템 또는 특정 운영 체제에 대한 다음 정보로 직접 이동할 수 있습니다.

- 지원되는 운영 체제

- 선행 조건
- 시스템 요구사항
- 선택적으로 지원되는 소프트웨어

최신 릴리스에서 IBM MQ의 새 버전으로 마이그레이션하는 데 직접 영향을 주는 운영 환경 변경사항에 대한 세부사항은 다음 정보를 참조하십시오.

-  [IBM MQ 9.0의 새로운 기능 및 변경된 기능](#)
-  [IBM MQ 9.0.x Continuous Delivery의 새로운 기능 및 변경된 기능](#)
-  [IBM MQ 9.0.0.x Long Term Support에서 변경된 기능](#)
-   [IBM MQ 9.0 및 해당 유지보수에 대한 README](#)

제품의 이전 릴리스에서 변경된 사항에 대한 정보는 해당 릴리스의 제품 문서에서 변경사항 절을 참조하십시오.


- [IBM MQ 8.0의 새로운 기능](#)
- [IBM WebSphere MQ 7.5의 새로운 기능](#)
- [IBM WebSphere MQ 7.1의 새로운 기능](#)
- [IBM WebSphere MQ 7.0.1의 새로운 기능](#)


일부 변경사항은 IBM MQ 마이그레이션에 간접적으로 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 애플리케이션의 런타임 연계 규칙 또는 메모리가 할당되는 방식이 변경될 수 있습니다.

큐 관리자 마이그레이션

설치를 업그레이드한 후에는 큐 관리자 마이그레이션이 필요할 수 있습니다. 마이그레이션은 큐 관리자를 시작할 때 수행됩니다. 큐 관리자를 시작하기 전에 업그레이드를 제거할 수 있습니다. 그러나 큐 관리자가 시작된 후 업그레이드를 제거하면 큐 관리자가 작동하지 않습니다.

큐 관리자를 나중 릴리스로 마이그레이션


 IBM MQ for z/OS에서는 제품의 다른 버전, 릴리스 또는 유지보수 레벨로 업그레이드한 후 큐 관리자 마이그레이션이 필요합니다. 업그레이드는 명령 레벨을 변경합니다. 현재 명령 또는 VRM 레벨은 z/OS 콘솔 로그에 표시됩니다.

 IBM MQ for Multiplatforms에서는 VRMF 코드의 처음 두 자리 숫자를 변경하기 위해 큐 관리자 마이그레이션이 항상 필요합니다. 유지보수 및 수정사항 레벨의 변경사항과 VRMF 코드의 M과 F를 통해 자동 큐 관리자 마이그레이션이 수행되지는 않습니다. 명령 레벨의 변경에는 항상 큐 관리자 마이그레이션이 필요하지만, 변경사항이 유지보수 또는 수정팩에 제공된 경우에는 명령 레벨을 늘리고 큐 관리자 마이그레이션을 유발할지 여부를 선택할 수 있습니다.

명령 레벨은 버전 또는 릴리스가 변경될 때 항상 증가합니다. 유지보수 레벨 업그레이드에서 도입된 새 기능을 사용하려면 명령 레벨을 변경해야 합니다. 하지만 그 반대의 경우는 그렇지 않습니다. 수정사항 레벨을 변경할 때는 명령 레벨을 변경하지 않아도 됩니다. 수정팩을 설치하지만 새 기능을 사용하지는 않을 수도 있습니다. 새 기능을 사용하는지 여부에 관계 없이 수정팩을 설치하면 설치가 지원하는 최대 명령 레벨이 증가합니다. 현재 최대 지원 명령 레벨을 표시하려면 **dspmqver** 명령을 실행하십시오.

큐 관리자 마이그레이션은 지속 큐 관리자 데이터를 한 버전에서 다른 버전으로 변환하는 프로세스입니다. 지속 큐 관리자 데이터에는 큐 관리자 디렉토리에 있는 로그 파일과 데이터가 포함됩니다. 데이터는 메시지, 구독, 발행, 큐 관리자, 채널, 큐 및 토픽과 같은 오브젝트에 대한 변경사항을 기록합니다.

큐 관리자 마이그레이션은 필수이며 대체로 자동입니다.

 z/OS의 경우 **OPMODE** 매개변수를 설정하여 호환성 모드와 새 기능 모드 사이에서 수동으로 큐 관리자를 마이그레이션해야 합니다.

다른 큐 관리자를 사용하여 우선 새 버전을 확인하면 큐 관리자 마이그레이션으로 인해 발생하는 정지 시간 및 위험을 줄일 수 있습니다. 플랫폼이 큐 관리자 공존을 지원하지 않는 경우, 다른 서버 또는 동일한 서버의 가상화 환경에서 확인을 수행해야 합니다. 업그레이드할 플랫폼이 큐 관리자 공존을 지원하는 경우, 동일한 서버에 IBM

MQ의 새 버전을 설치하고 확인하여 정지 시간을 큐 관리자의 중지, 백업 및 재시작에 필요한 시간으로 최소화할 수 있습니다.

참고: 다중 릴리스 레벨을 통해 한 번에 한 레벨씩 큐 관리자를 마이그레이션하는 경우에는 마이그레이션하는 작업그레이드 후에 큐 관리자를 시작해야 합니다. 또한 모든 채널을 시작하여 마이그레이션되었는지 확인해야 합니다.

큐 관리자를 이전 릴리스로 복원

Multi IBM MQ for Multiplatforms의 경우, 새 릴리스로 마이그레이션한 후에는 큐 관리자를 이전 릴리스 레벨로 복원할 수 없습니다. 역방향 마이그레이션을 시작하기 전에 시스템을 백업해야 합니다. 큐 관리자 데이터를 백업하거나 백업 큐 관리자를 사용할 수 있습니다. **IBM MQ 백업 및 복원**을 참조하십시오. 백업하기 전에 큐 관리자를 중지해야 합니다.

z/OS IBM MQ for z/OS의 경우, 다음 고려사항이 마이그레이션에 적용됩니다.

- **OPMODE NEWFUNC**로 실행하여 큐 관리자를 새 기능 모드로 전환한 후 이전 릴리스로 되돌릴 수 없습니다. 큐 관리자를 새 기능 모드로 전환하지 않은 경우, **마이그레이션 PTF**에서 설명한 대로 역방향 마이그레이션을 수행할 수 있습니다.
- **LTS** IBM MQ 9.0에서는 Long Term Support(LTS) 릴리스 모델을 사용 중이고 **OPMODE**를 NEWFUNC로 설정하지 않은 경우에만 큐 관리자를 역방향으로 마이그레이션할 수 있습니다. 자세한 정보는 **IBM MQ 릴리스 유형**을 참조하십시오.
- z/OS에서는 **OPMODE** 매개변수를 설정하여 호환성 모드와 새 기능 모드 사이에 큐 관리자를 수동으로 마이그레이션해야 합니다. 큐 관리자를 새 기능 모드로 전환한 적이 없는 경우에는 여전히 호환 가능한 가장 이전의 릴리스에 대해 실행할 수 있습니다. 새 명령 레벨에서 큐 관리자를 시작하기 전에 이전 릴리스에 호환성 PTF를 적용했어야 합니다. 호환성 레벨은 로그에 표시됩니다.

관련 개념

7 페이지의 『**IBM MQ for Multiplatforms의 버전 이름 지정 설계**』

IBM MQ 9.0부터는 릴리스에 세 자리 버전, 릴리스 및 수정(VRM) 코드 또는 네 자리 버전, 릴리스, 수정 및 수정 사항(VRMF) 레벨 코드가 포함되어 있습니다.

8 페이지의 『**IBM MQ for z/OS의 버전 이름 지정 설계**』

IBM MQ for z/OS에서 릴리스에는 세 자리 버전, 릴리스 및 수정(VRM) 코드가 있습니다. 다른 VRM 레벨에서 큐 관리자를 실행하려면 큐 관리자, 해당 애플리케이션 및 실행 환경을 마이그레이션해야 합니다. 마이그레이션 경로에 따라 마이그레이션에 필요한 노력이 증감될 수 있습니다.

187 페이지의 『**z/OS에서 IBM MQ 업그레이드 및 마이그레이션**』

IBM MQ의 새 릴리스를 설치하여 IBM MQ를 새 릴리스 또는 버전 레벨로 업그레이드할 수 있습니다. 같은 레벨 또는 서로 다른 레벨의 다중 설치가 동일한 z/OS 인스턴스에 공존할 수 있습니다. 더 높은 레벨의 큐 관리자를 실행하려면 마이그레이션이 필요합니다.

관련 태스크

131 페이지의 『**UNIX 및 Linux에서 큐 관리자 마이그레이션**』

이 절에서는 큐 관리자를 나중 버전의 제품으로 마이그레이션하는 프로시저와 큐 관리자를 이전 버전의 제품에 복원하는 프로시저에 대해 자세히 설명합니다.

103 페이지의 『**Windows에서 큐 관리자 마이그레이션**』

이 절에서는 큐 관리자를 나중 버전의 제품으로 마이그레이션하는 프로시저와 큐 관리자를 이전 버전의 제품에 복원하는 프로시저에 대해 자세히 설명합니다.

158 페이지의 『**IBM i에서 큐 관리자를 나중 버전으로 마이그레이션**』

큐 관리자를 이전 릴리스에서 나중 릴리스로 마이그레이션하려면 다음 지시사항에 따르십시오.

관련 참조

182 페이지의 『**z/OS의 OPMODE**』

IBM MQ for z/OS의 새 기능 및 역방향 마이그레이션의 가용성은 **CSQ6SYSP** 매크로의 **OPMODE** 매개변수에 의해 제어됩니다. IBM MQ 8.0 new functions that are restricted by **OPMODE** are not available at IBM MQ 9.0 unless enabled with **OPMODE**. IBM MQ 9.0에는 **OPMODE**에 의해 제한되는 새 기능이 없습니다.

IBM MQ MQI client 마이그레이션

IBM MQ MQI client 마이그레이션은 IBM MQ MQI client 구성과 클라이언트 및 서버 채널을 한 버전에서 다른 버전으로 변환하는 프로세스입니다. IBM MQ MQI client를 업그레이드한 후 클라이언트 마이그레이션이 발생할 수 있으며, 되돌릴 수 있습니다.

클라이언트 워크스테이션에서 클라이언트 마이그레이션은 선택사항이며 수동입니다. 서버에서 클라이언트 마이그레이션은 필수이며 자동입니다. 클라이언트 변경사항에 대한 추가적인 정보는 64 페이지의 『마이그레이션에 영향을 미치는 변경사항』의 링크를 참조하십시오. 새 구성 옵션을 이용하려면 클라이언트 워크스테이션을 마이그레이션하기 전에 IBM MQ MQI client를 업그레이드해야 합니다. 서버에서 클라이언트 및 서버 연결 채널에 대한 구성 변경을 수행할 수 있지만, 클라이언트가 업그레이드되기 전에는 해당 변경사항이 클라이언트 워크스테이션에 영향을 주지 않습니다.

클라이언트 워크스테이션에서 수행된 클라이언트 마이그레이션의 한 예는 구성 설정을 mqclient.ini 구성 파일로 수동으로 마이그레이션하는 것입니다.

결합된 클라이언트 및 서버 마이그레이션의 한 예는 새 클라이언트 연결 정의 테이블(CCDT)의 배치입니다. CCDT의 새 버전을 사용하려면, 새 코드 레벨에서 큐 관리자의 테이블을 생성하십시오. 테이블을 사용할 클라이언트에 해당 테이블을 배치하십시오. 클라이언트에 테이블을 배치하려면, 먼저 테이블을 작성한 큐 관리자와 동일한 레벨로 클라이언트를 업데이트하십시오.

IBM MQ MQI client는 IBM MQ의 이전 및 이후 버전과 상호 운용할 수 있습니다. IBM MQ MQI client를 업그레이드하면 클라이언트 애플리케이션에 사용 가능한 새 기능이 작성되며, 이는 서비스 레벨을 유지보수하기 위해 중요합니다. IBM MQ MQI client를 마이그레이션하면 새 구성 옵션에 대한 액세스 권한이 해당 클라이언트에 부여됩니다.

IBM MQ MQI client 라이브러리(예: mqic.dll)는 동적이며, 라이브러리에 대한 애플리케이션 연계는 일반적으로 변경되지 않습니다. 새 IBM MQ 클라이언트 라이브러리를 선택하기 위해 클라이언트 애플리케이션을 다시 링크하지 않습니다. 클라이언트는 다음 번에 클라이언트 애플리케이션이 라이브러리를 로드할 때 새 라이브러리를 선택합니다. 설치된 디렉토리로부터 라이브러리를 이동시키면 안 됩니다. 설치된 디렉토리 이외의 라이브러리의 링크는 지원되지 않는 구성입니다.

관련 개념

92 페이지의 『IBM MQ의 이전 버전과의 애플리케이션 호환성 및 상호 운용성』

93 페이지의 『IBM MQ의 이전 버전과의 애플리케이션 호환성 및 상호 운용성』

IBM MQ 애플리케이션은 재코딩, 재컴파일 또는 재링크하지 않고 큐 관리자의 최신 버전에 대해 실행됩니다. 이전 버전의 IBM MQ에 탑재된 라이브러리에 대해 빌드된 애플리케이션을 IBM MQ의 최신 버전에서 실행되는 큐 관리자에 연결할 수 있습니다.

관련 태스크

172 페이지의 『IBM i에서 IBM MQ MQI client를 최신 버전으로 마이그레이션』

IBM MQ MQI client를 마이그레이션하기 위해서는 먼저 마이그레이션 계획을 작성하십시오. 클라이언트 워크스테이션에서 모든 IBM MQ 활동을 중지하십시오. IBM MQ MQI client 설치를 업그레이드하십시오. 모든 필수 구성 및 애플리케이션 변경사항을 작성하십시오.

145 페이지의 『Migrating an IBM MQ MQI client on UNIX and Linux』

IBM MQ MQI client를 마이그레이션하기 위해서는 먼저 마이그레이션 계획을 작성하십시오. 클라이언트 워크스테이션에서 모든 IBM MQ 활동을 중지하십시오. IBM MQ MQI client 설치를 업그레이드하십시오. 모든 필수 구성 및 애플리케이션 변경사항을 작성하십시오.

118 페이지의 『Windows에서 IBM MQ MQI client 마이그레이션』

IBM MQ MQI client를 마이그레이션하기 위해서는 먼저 마이그레이션 계획을 작성하십시오. 클라이언트 워크스테이션에서 모든 IBM MQ 활동을 중지하십시오. IBM MQ MQI client 설치를 업그레이드하십시오. 모든 필수 구성 및 애플리케이션 변경사항을 작성하십시오.

관련 참조

95 페이지의 『MQI 클라이언트: 클라이언트 채널 정의 테이블(CCDT)』

IBM MQ MQI client 애플리케이션은 큐 관리자의 어느 레벨에나 연결할 수 있습니다. 클라이언트가 CCDT를 사용하여 큐 관리자에 연결하는 경우, CCDT는 클라이언트의 버전보다 높거나 낮거나 같은 버전이어야 합니다.

96 페이지의 『지원되는 IBM MQ 클라이언트: 클라이언트 연결 및 서버 연결 채널의 기본 작동』

애플리케이션 마이그레이션 및 상호 운용

IBM MQ는 IBM MQ의 이후 레벨에서 이전 버전의 IBM MQ에 대해 컴파일되고 링크된 애플리케이션의 실행을 지원합니다.

IBM MQ의 새 레벨에서 실행할 애플리케이션을 마이그레이션하려면 큐 관리자에서 애플리케이션의 연결을 끊으십시오. 큐 관리자가 다시 실행되면 애플리케이션을 다시 연결하십시오. 하지만 IBM MQ와 애플리케이션 간 인터페이스에 작은 차이가 하나라도 있으면 애플리케이션이 중단되거나 올바르게 작동하지 않습니다. 때로는 문제점이 오랜 시간 동안 나타나지 않는 경우도 있습니다. 이러한 이유로, IBM MQ의 새 버전에 대해서는 언제나 애플리케이션을 테스트해야 합니다. 지원되는 테스트 범위는 IBM MQ의 변경사항 범위에 따라 달라집니다. [188 페이지의 『z/OS에서 다른 업그레이드 유형의 특성』](#) 또는 [57 페이지의 『다른 업그레이드 유형의 특성』](#)의 내용을 참조하십시오.

애플리케이션 마이그레이션은 4가지 종류의 변경사항을 참조하십시오.

1. 큐 관리자에 따라 운영 환경 업그레이드의 결과로 나타나는 애플리케이션 변경. 드물게는 연계 규칙이 변경됩니다. 32비트에서 64비트 환경으로 전환한 것이 연계 변경의 원인일 가능성이 큽니다. SSL 또는 TLS를 사용할 경우 새 보안 라이브러리와 재링크해야 할 수도 있습니다.
2. 큐 관리자의 새 레벨에 대하여 애플리케이션을 실행하기 위해 애플리케이션에 대해 수행해야 할 변경. 이 종류의 변경은 드문 경우입니다. 하지만 변경사항이 애플리케이션에 영향을 미치는지 확인하려면 [64 페이지의 『마이그레이션에 영향을 미치는 변경사항』](#)을 검사해야 합니다.
3. 꼭 필요하지는 않으나 차후 애플리케이션을 수정해야 할 비즈니스상의 이유가 있는 경우 수행할 수도 있는 변경.
4. IBM 또는 기타 공급업체에 의해 공급되고 마이그레이션 유틸리티를 실행하기 위해 필요한 애플리케이션에 대한 변경. 유틸리티는 애플리케이션을 IBM MQ의 새 버전에서 실행하는 방식으로 변환합니다

IBM MQ 라이브러리를 이전 레벨에서 로드하지 마십시오. IBM MQ는 큐 관리자의 이후 레벨에 연결하기 위해 이전 레벨에서 라이브러리를 로드하는 서버 애플리케이션 연결을 지원하지 않습니다. UNIX, Linux, and Windows 플랫폼에서, 애플리케이션 로드 경로는 IBM MQ 서버 라이브러리의 위치로 설정되어야 합니다. 애플리케이션을 재컴파일 및 재링크할 필요가 없습니다. 이전 버전의 IBM MQ에 대해 컴파일 및 링크된 애플리케이션은 이후 버전에서 라이브러리를 로드할 수 있습니다.

Multi 멀티플랫폼에서 IBM MQ는 애플리케이션이 연결되는 설치에서 라이브러리를 로드합니다. 처음에는 애플리케이션이 최소한 링크된 레벨과 동일한 레벨의 라이브러리를 로드해야 합니다. 그런 다음, IBM MQ는 큐 관리자가 연관된 설치에서 올바른 버전의 라이브러리를 로드합니다. 버전은 동일하지만 수정사항 레벨이 다른 설치가 두 개 있는 경우, IBM MQ는 로드할 라이브러리를 선택합니다. 선택할 때는 애플리케이션이 연결된 큐 관리자를 기준으로 합니다. 애플리케이션이 여러 개의 큐 관리자에 연결되어 있으면, 여러 개의 라이브러리를 로드할 수 있습니다.

이전 버전의 제품과 메시지를 교환할 수 있는 애플리케이션을 작성할 수 있도록 IBM MQ는 데이터 유형 버전을 제공합니다. 데이터 유형 버전화는 대상 큐 관리자와 호환 가능한 메시지를 교환하도록 돕습니다. 적절한 프로그램밍 실행은 데이터 구조의 버전 번호를 명시적으로 설정하는 것은 적절한 프로그램밍 실행 방법입니다. 기본 버전이 사용자에게 필요한 버전이라고 가정하지 마십시오. 버전을 명시적으로 설정하면, 사용할 버전을 찾아보도록 강제 실행됩니다. 데이터 유형 버전의 설명에는 해당 버전을 지원하는 큐 관리자의 레벨이 표시됩니다.

데이터 유형 버전을 현재 버전으로 설정하는 것은 적절치 못한 실행입니다. IBM MQ의 새 버전에 대해 프로그램을 재컴파일하면, 데이터 유형 버전이 변경되어 예기치 못한 결과를 초래할 수 있습니다.

클라이언트 애플리케이션은 특정 서버에 대해 기록된 애플리케이션이 아닌 다른 큐 관리자에 연결할 가능성이 있습니다. 큐 관리자의 다른 버전에 연결하는 애플리케이션과 다른 플랫폼의 큐 관리자에 연결하는 애플리케이션을 작성할 때에는 주의해서 계획하십시오. 일부 IBM MQ 상수(예: MQPMO_SYNCPOINT, MQPMO_NO_SYNCPOINT)의 기본값은 플랫폼 간에 차이가 있습니다. 일부 기능은 모든 플랫폼에서 사용 불가능합니다.

애플리케이션이 상호 작용하는 모든 큐 관리자의 기능을 인식하고 코드화해야 합니다. 여기에는 큐 관리자의 다른 버전과 작동하는 애플리케이션을 쓰도록 하기 위한 계획 및 설계가 필요합니다. 애플리케이션이 상호 작용하는 큐 관리자 세트에 공용된 기능 서브세트로 애플리케이션을 제한할 API를 IBM MQ에서 제공하지 않습니다. 상호 운용성을 개선하기 위해 일부 개발자는 MQI 랩퍼 계층을 제공하거나 MQI API 엑시트를 사용하여 프로그램이 사용하는 기능을 제어하도록 선택합니다.

연결 인증

새 IBM MQ 8.0 또는 이후 설치의 경우 **CONNAUTH CHCKLOCL** 속성이 **OPTIONAL**로 설정됩니다. 즉, 사용자 ID와 비밀번호가 필요하지는 않지만 제공되는 경우 올바른 쌍이어야 합니다. 그렇지 않으면 거부됩니다.

IBM WebSphere MQ 7.1 이상 및 최신 버전 사이에서 마이그레이션하는 경우 각 큐 관리자의 **CONNAUTH CHCKLOCL** 속성이 **NONE**로 설정되어 버전 지속성을 보장하지만 연결 인증을 해제합니다.

자세한 정보는 [연결 인증: 구성을 참조하십시오](#).

관련 개념

[92 페이지의 『IBM MQ의 이전 버전과의 애플리케이션 호환성 및 상호 운용성』](#)

[93 페이지의 『IBM MQ의 이전 버전과의 애플리케이션 호환성 및 상호 운용성』](#)

IBM MQ 애플리케이션은 재코딩, 재컴파일 또는 재링크하지 않고 큐 관리자의 최신 버전에 대해 실행됩니다. 이전 버전의 IBM MQ에 탑재된 라이브러리에 대해 빌드된 애플리케이션을 IBM MQ의 최신 버전에서 실행되는 큐 관리자에 연결할 수 있습니다.

관련 태스크

[148 페이지의 『Migrating IBM MQ library loading to a later version on UNIX and Linux』](#)

UNIX 및 Linux에서는 단단계 시나리오를 기반으로 제품의 이전 버전을 나중 버전으로 대체하여 제품의 이전 버전에서 나중 버전으로 업그레이드하는 경우 IBM MQ 라이브러리가 로드되는 방식은 일반적으로 변경할 필요가 없습니다. 그러나 나중 버전의 제품에서 병행 또는 다단계 마이그레이션 기반 다중 설치의 이점을 선택하는 경우, 운영 체제가 나중 버전의 IBM MQ 라이브러리를 로드하도록 런타임 환경을 다르게 구성해야 할 수 있습니다.

[120 페이지의 『Windows에서 IBM MQ 라이브러리 로딩을 나중 버전으로 마이그레이션』](#)

Windows에서는 단단계 시나리오를 기반으로 제품의 이전 버전을 나중 버전으로 대체하여 제품의 이전 버전에서 나중 버전으로 업그레이드하는 경우 IBM MQ 라이브러리가 로드되는 방식은 일반적으로 변경할 필요가 없습니다. 그러나 나중 버전의 제품에서 병행 또는 다단계 마이그레이션 기반 다중 설치의 이점을 선택하는 경우, 운영 체제가 나중 버전의 IBM MQ 라이브러리를 로드하도록 런타임 환경을 다르게 구성해야 할 수 있습니다.

Multi

IBM MQ for Multiplatforms에서 마이그레이션 방법

하나의 릴리스에서 다른 릴리스로 마이그레이션하는 기본 방법에는 단단계 마이그레이션(IBM i에서는 슬립 설치라고 함), 병렬 마이그레이션, 다단계 마이그레이션의 세 가지가 있습니다. 다단계 마이그레이션은 IBM i의 옵션이 아닙니다.

중요사항:

IBM WebSphere MQ 7.0.1에서 IBM MQ 9.0로 마이그레이션하는 경우, 먼저 임시 버전으로 마이그레이션해야 합니다. [마이그레이션 경로의 내용을 참조하십시오](#).

IBM WebSphere MQ 7.0.1에서 이주하기 위해 병렬 또는 다중 단계 이주를 사용하기 전에 IBM WebSphere MQ 7.0.1 설치가 픽스팩 6 이상인지 확인하십시오.

단일 스테이지 마이그레이션

단단계 마이그레이션은 서버에 설치된 IBM MQ만 나중 릴리스로 바꾸는 것을 설명하는 용어입니다.

단일 스테이지 마이그레이션은 이전 버전의 큐 관리자 구성 변경을 최소화하는 장점이 있습니다. 기존 애플리케이션은 이전 버전에서 라이브러리를 로드하는 것에서 나중 버전의 라이브러리를 자동으로 로드하는 것으로 전환합니다. 큐 관리자는 나중 버전의 설치와 자동으로 연관됩니다. 설치를 기본 설치로 설정하면 관리 스크립트 및 프로시저에 주는 영향이 최소화됩니다. 나중 버전 설치를 기본 설치로 설정하면 명령의 명확한 경로를 제공하지 않아도 **strmqm**과 같은 명령이 작동합니다.

세 가지 접근법 중, 단단계 마이그레이션은 IBM MQ를 실행하는 기존 스크립트 및 프로시저 중 가장 많은 수를 보존합니다. 그러나 기타 마이그레이션 접근법은 새 버전으로의 더 자연스러운 상태 전이를 지원하여 사용자에 대한 전반적인 영향을 줄일 수 있습니다.




그림 2. 단단계 마이그레이션: 이전 버전이 설치되었으며 연결된 큐 관리자와 연관된 애플리케이션이 있음




그림 3. 단단계 마이그레이션: 나중 버전이 설치되었지만 큐 관리자가 아직 연결되지 않았으며 애플리케이션이 아직 연관되지 않음




그림 4. 단단계 마이그레이션: 마이그레이션된 큐 관리자가 나중 버전에 연결되고 애플리케이션이 나중 버전에 연관 됨

단단계 마이그레이션에 대한 자세한 정보는 다음을 참조하십시오.

- [Linux](#) > [UNIX](#) 134 페이지의 『UNIX 및 Linux에서 마이그레이션: 단단계』
- [Windows](#) 106 페이지의 『Windows에서 마이그레이션: 단단계』
- [IBM i](#) 159 페이지의 『IBM i의 설치 메소드』 (IBM i에서는 단단계 마이그레이션을 슬립 설치라고 함)

병행 마이그레이션

UNIX, Linux 및 Windows에서 병행 마이그레이션은 IBM MQ의 나중 버전을 이전 버전과 동일한 서버에 함께 설치하는 것을 설명하는 데 사용되는 용어입니다. 병행 마이그레이션 시나리오는 단단계 마이그레이션과 다단계 마이그레이션 시나리오의 중간이며, 다음 전제를 기반으로 합니다.

- 큐 관리자가 계속 실행되는 동안 기존 설치와 함께 추가 IBM MQ 코드를 설치하십시오.
- 한 번에 하나의 큐 관리자를 새 설치로 이동합니다.
- 한 번에 하나의 애플리케이션을 마이그레이션하고 테스트합니다.

나중 버전의 IBM MQ를 설치하고 확인하는 동안 큐 관리자는 계속 실행되며, 이전 버전의 IBM MQ에 연관된 채로 남아 있습니다.




그림 5. 병행 마이그레이션: 나중 버전이 설치되었지만 큐 관리자는 여전히 이전 버전과 연결되어 있고 애플리케이션은 여전히 이전 버전과 연관되어 있음

큐 관리자를 나중 버전의 IBM MQ로 마이그레이션하기로 결정한 경우, 모든 큐 관리자를 중지하고 이들을 모두 나중 버전으로 마이그레이션한 후 이전 버전의 IBM MQ를 설치 제거하십시오.




그림 6. 병행 마이그레이션: 마이그레이션된 큐 관리자가 나중 버전에 연결되고 애플리케이션이 나중 버전에 연관됨

단단계 마이그레이션과 비교할 때 병행 마이그레이션의 장점은 나중 버전의 IBM MQ 설치를 설치하고 확인한 후에 전환할 수 있다는 점입니다.

병행 마이그레이션은 단단계 마이그레이션보다 덜 유연하지만 단단계 방법에 비해 몇 가지 장점이 있습니다. 병행 접근법을 사용하면 하면 최신 버전의 IBM MQ를 기본 설치로 지정할 수 있습니다. With the multistage approach, and one version of IBM MQ set as the primary installation, many applications restart without

having to reconfigure their environment, as IBM MQ commands work without providing a local search path.

병행 마이그레이션에 대한 자세한 정보는 다음을 참조하십시오.

- ▶ Linux ▶ UNIX 137 페이지의 『UNIX 및 Linux에서 마이그레이션: 병행』
- ▶ Windows 111 페이지의 『Windows에서 마이그레이션: 병행』

참고: ▶ IBM i IBM i의 경우 병행 마이그레이션은 다른 의미를 갖습니다. 병행 설치하는 다른 컴퓨터에서 IBM MQ를 업그레이드합니다. 추가 정보는 159 페이지의 『IBM i의 설치 메소드』의 내용을 참조하십시오. 다중 설치하는 IBM i에는 적용되지 않습니다.

다단계 마이그레이션

ULW

다단계 마이그레이션은 동일한 서버에서 IBM MQ의 나중 버전을 이전 버전과 함께 실행하는 것을 설명하는 데 사용되는 용어입니다. 다단계 마이그레이션은 가장 유연한 접근법입니다.

이전 버전과 함께 나중 버전을 설치한 후 새 큐 관리자를 작성하여 나중 버전의 설치를 확인하고 새 애플리케이션을 개발할 수 있습니다. 동시에 큐 관리자 및 연관된 애플리케이션을 이전 버전에서 나중 버전으로 마이그레이션할 수 있습니다. 큐 관리자와 애플리케이션을 차례로 마이그레이션하면 마이그레이션을 관리하는 스태프의 최대 워크로드를 줄일 수 있습니다.




그림 7. 다단계 마이그레이션: 나중 버전으로 마이그레이션된 하나의 큐 관리자와 애플리케이션 및 여전히 이전 버전에 있는 다른 큐 관리자와 애플리케이션

다단계 마이그레이션에 대한 자세한 정보는 다음을 참조하십시오.

- ▶ Linux ▶ UNIX 139 페이지의 『UNIX 및 Linux에서 마이그레이션: 다단계』
- ▶ Windows 113 페이지의 『Windows에서 마이그레이션: 다단계』

관련 개념

187 페이지의 『z/OS에서 IBM MQ 업그레이드 및 마이그레이션』

IBM MQ의 새 릴리스를 설치하여 IBM MQ를 새 릴리스 또는 버전 레벨로 업그레이드할 수 있습니다. 같은 레벨 또는 서로 다른 레벨의 다중 설치가 동일한 z/OS 인스턴스에 공존할 수 있습니다. 더 높은 레벨의 큐 관리자를 실행하려면 마이그레이션이 필요합니다.

ULW UNIX, Linux, and Windows에서 기본 설치

IBM MQ의 다중 설치를 지원하는 UNIX, Linux, and Windows에서 선택적으로 하나의 설치를 기본 설치로 정의할 수 있습니다. 기본 설치 는 IBM MQ 시스템 전체 위치에서 참조하는 설치입니다.

개요

UNIX, Linux, and Windows에 제품의 여러 버전을 설치하고 이 설치 중 하나를 기본 설치로 구성할 수 있습니다. 기본 설치 는 다음과 같습니다.

- 시스템 전체 위치에서 참조하는 설치
- 선택사항이지만, 편리함

UNIXandLinux



기본 설치:

- /usr/lib 및 /usr/bin에 기호 링크가 있음
기본 설치를 설정하지 않으면 기호 링크는 없습니다.
- 다음 명령을 사용하여 수동으로 구성해야 합니다.

```
$ MQ_INSTALLATION_PATH/bin/setmqinst -i -p MQ_INSTALLATION_PATH
```

다양한 설치를 찾기 위해 다음을 수행할 수 있습니다.

- 플랫폼 도구를 사용하여 설치된 항목 및 시스템 상의 위치 조회
- `dspmqr` 명령을 사용하여 IBM MQ 버전 및 빌드 정보 표시
- `dspmqinst` 명령을 사용하여 `mqinst.ini`에서 설치 항목 표시
- 다음 명령을 사용하여 설치 나열:

```
cat /etc/opt/mqm/mqinst.ini
```

Windows



기본 설치 는 다음과 같습니다.

- 기본적으로 첫 번째 설치입니다.
- 글로벌 환경 변수에서 가리킵니다.
- 인터페이스 라이브러리의 중앙 등록이 요구되는 일부 운영 체제 기능에서 사용됩니다.
예를 들어 .NET 모니터(트랜잭션 모드) 및 COM/ActiveX 인터페이스 클래스가 있습니다.

다양한 설치를 찾으려면 다음을 사용할 수 있습니다.

- 플랫폼 도구를 사용하여 설치된 항목 및 시스템 상의 위치 조회
- `dspmqr` 명령을 사용하여 IBM MQ 버전 및 빌드 정보 표시
- `dspmqinst` 명령을 사용하여 `mqinst.ini`에서 설치 항목 표시
- 다음 명령을 사용하여 레지스트리 조회:

```
reg.exe query "HKLM\Software\[Wow6432Node\]IBM\WebSphere MQ\Installation" /s
```


Windows 레지스트리 정보 마이그레이션

Windows

IBM WebSphere MQ 7.1 이상에서는 `mqs.ini` 및 `qm.ini`를 사용합니다.

관련 정보

[기본 설치](#)

ULW

z/OS

다중 IBM MQ 설치

다중 IBM MQ 설치 는 UNIX, Linux, and Windows에서 지원됩니다. 하나 이상의 IBM MQ 설치 중에서 설치하고 선택할 수 있는 옵션이 제공됩니다.

개요

다음 중에서 선택할 수 있습니다.

- 단일 IBM MQ 설치 유지보수의 단순성
- 시스템에서 최대 128 IBM MQ 설치까지 지원하는 유연성.

동일한 코드 레벨의 여러 사본을 설치할 수 있습니다. 특히 유지보수 목적에 편리합니다.

LTS

예를 들어, IBM MQ 9.0.0.0을 IBM MQ 9.0.0 Fix Pack 1로 업그레이드하려면 IBM MQ 9.0.0.0의 두 번째 사본을 설치하고 유지보수를 적용하여 이를 IBM MQ 9.0.0 Fix Pack 1로 가져온 후 큐 관리자를 새 설치로 이동할 수 있습니다.

원래 설치 는 계속 있으므로 문제점이 발생한 경우 큐 관리자를 다시 이동시키기만 하면 됩니다.

참고사항:

1. Solaris Linux Linux 및 Solaris에서만 설치된 각 패키지의 이름이 고유한지 확인해야 합니다. 도구를 사용하여 패키지의 고유한 세트를 작성해야 합니다.
 - `$ crtmqpkg PACKAGE_SUFFIX`
 - 이때 IBM MQ 설치 패키지를 사용하고 사용자가 선택한 새 이름으로 이를 다시 패키징합니다. 그런 다음 보통 때와 같이 설치합니다.
2. 모든 설치 는 데이터 디렉토리를 공유합니다. 예를 들어 `mqs.ini`가 있는 위치입니다.
3. 모든 설치 는 큐 관리자에 대해 동일한 네임스페이스를 공유합니다. 즉, 다른 설치에서 동일한 이름의 여러 큐 관리자를 작성할 수 없습니다.
4. IBM MQ 설치 는 모두 재배치 가능하며, 각 설치에는 별도의 설치 경로가 있습니다. IBM MQ를 설치하려는 위치를 선택할 수 있습니다.
5. IBM MQ 자원은 설치 범위 자원 격리가 적용되므로 한 설치의 조작은 다른 설치에 영향을 주지 않습니다. 즉, 한 설치에서 작성한 자원이 다른 설치에서 작성한 자원과 분리됨을 의미합니다. 이를 통해 다른 설치에서 큐 관리자를 실행하면서 IBM MQ의 설치 제거와 같은 조치를 활성화합니다.
6. 큐 관리자는 설치에 "연관"되어 있습니다. 이를 이동할 수는 있지만, 이전 릴리스로 다시 데이터를 마이그레이션할 수는 없습니다.

다중 설치에 대한 작업

큐 관리자에 대해 작업하려면 해당 설치에서 명령을 사용해야 합니다. 잘못된 설치를 선택하면 다음이 나타납니다.

```
AMQ5691: Queue manager 'MYQM' is associated with a different installation (Inst1)
```

큐 관리자에 대해 작업하려면 연관된 설치에서 제어 명령을 사용해야 합니다. 다음과 같은 선택사항이 제공됩니다.

- 제어 명령에 대한 전체 경로 사용, 예제:

```
$ MQ_INSTALLATION_PATH\bin\stmqm MYQM
```

또는

- 설치에 대한 환경 변수를 다음 중 하나로 설정:

```
$ MQ_INSTALLATION_PATH/bin/setmqenv 's  
$ setmqenv -m MYQM  
$ setmqenv -n InstallationName  
$ setmqenv -p MQ_INSTALLATION_PATH
```

각 IBM MQ 설치에 대해 환경을 설정할 때 셸 스크립트 또는 배치 파일 사용을 고려할 수 있습니다. **setmqenv** 또는 **crtmqenv** 명령을 사용하여 이를 지원할 수 있습니다.

- **setmqenv**에서는 IBM MQ 설치에서 사용하도록 환경 변수(예: PATH, CLASSPATH 및 LD_LIBRARY_PATH)의 값을 설정합니다.
- **crtmqenv**에서는 특정 IBM MQ 설치에서 사용할 환경 변수 및 해당 값의 목록을 작성합니다. 그러면 이 목록을 사용하여 셸 스크립트 또는 배치 파일을 통합할 수 있습니다.

명령

명령을 실행하려면 운영 체제가 IBM MQ 설치에서 명령을 찾아야 합니다. 일반적으로 올바른 큐 관리자와 연관된 설치에서 명령을 실행해야 합니다. IBM MQ는 해당 설치로 명령을 전환하지 않습니다. 그러나 최신 버전의 제품이 설치된 설치에서 명령을 실행할 수 있는 **setmqinst** 명령과 같은 일부 예외가 있습니다.

설치에서 작동하는 명령

- [dspmq](#)(큐 관리자 표시)
- [dspmqinst](#)(IBM MQ 설치 표시)
- [dspmqver](#)(버전 정보 표시)
- [setmqinst](#)(IBM MQ 설치 설정)

다중 설치에 대한 기타 제어 명령

- [crtmqenv](#)(IBM MQ 환경 작성)
- [dspmqinst](#)(IBM MQ 설치 표시)
- [setmqenv](#)(IBM MQ 환경 설정)
- [setmqinst](#)(IBM MQ 설치 설정)
- [setmqm](#)(큐 관리자 설정)

이전 버전의 제품이 설치된 경우, 검색 경로를 로컬 설정으로 대체하지 않으면 해당 버전에 대한 명령이 실행됩니다. **setmqenv**를 실행하면 검색 경로를 대체할 수 있습니다. 명령을 실행하려면 올바른 경로를 설정해야 합니다. 기본 설치가 설정된 경우 선택을 로컬 검색 경로로 대체하지 않으면 기본 설치에서 복사 명령이 실행됩니다.

z/OS의 여러 릴리스



z/OS에 여러 릴리스가 있을 수 있습니다. STEPLIB를 사용하여 사용되는 IBM MQ의 레벨을 제어합니다. 자세한 정보는 82 페이지의 『공존』의 내용을 참조하십시오.

관련 정보

다중 설치



다중 설치 및 애플리케이션 프로그램

로컬 애플리케이션이 큐 관리자에 연결되면 애플리케이션은 큐 관리자와 연관된 설치에서 라이브러리를 로드해야 합니다. 이때 다중 설치는 조금 복잡할 수 있습니다.

setmqm 명령 사용

setmqm을 사용하여 큐 관리자와 연관된 설치를 변경하는 경우 로드해야 하는 라이브러리가 변경됩니다.

애플리케이션이 다른 설치에 속하는 다중 큐 관리자에 연결되는 경우, 라이브러리의 다중 세트를 로드해야 합니다.

참고: 애플리케이션을 IBM MQ에 링크하면 애플리케이션이 큐 관리자에 연결될 때 애플리케이션이 자동으로 적절한 라이브러리를 로드합니다.

다중 버전 환경에서 IBM MQ 라이브러리 로드

라이브러리를 찾는 방법은 환경에 따라 달라집니다.

IBM MQ가 기본 위치에 설치된 경우 기존 애플리케이션은 이전과 같이 계속 작동합니다. 그렇지 않으면 애플리케이션을 다시 빌드하거나 구성을 변경해야 할 수도 있습니다.

라이브러리를 검색하는 순서는 사용하는 플랫폼에 따라 달라집니다.

- Windows
 - 애플리케이션의 디렉토리
 - 현재 디렉토리
 - 글로벌 변수 및 PATH 변수
- 다른 플랫폼
 - LD_LIBRARY_PATH 또는 LIBPATH/SHLIB_PATH
 - 임베드된 검색 경로(RPath)
 - 기본 라이브러리 경로

플랫폼	옵션	장점	문제점
UNIX	임베드된 런타임 검색 경로 설정/변경(RPath)	경로는 애플리케이션이 빌드된 방식에서 명시적임	컴파일하고 링크해야 함 IBM MQ를 이동하는 경우 RPath를 변경해야 함
UNIX	setmqenv를 사용하여 LD_LIBRARY_PATH 또는 동등한 항목 설정	RPath 대체 기존 애플리케이션이 변경되지 않음 IBM MQ를 이동하는 경우 변경이 용이함	환경 변수에 따름 다른 애플리케이션에 미치는 잠재적인 영향
Windows	setmqenv를 사용하여 PATH 설정	기존 애플리케이션이 변경되지 않음 IBM MQ를 이동하는 경우 변경이 용이함	환경 변수에 따름 다른 애플리케이션에 미치는 잠재적인 영향
모두	IBM WebSphere MQ 7.1 이상으로 기본 설치 설정	기존 애플리케이션이 변경되지 않음 기본 설치의 변경이 용이함 이전 버전의 IBM MQ와 유사한 동작	UNIX: 기본 검색 경로에서 /usr/lib에 의존

관련 정보

[다중 설치](#)

공존, 호환성 및 상호 운용성

IBM MQ의 용어, 즉 공존, 호환성 및 상호 운용성에 대한 정의입니다.

공존

공존은 동일한 서버에서 동일한 프로그램의 버전 둘 이상을 설치하고 실행할 수 있는 기능입니다. IBM MQ의 경우, 공존은 일반적으로 한 서버에서 IBM MQ의 여러 버전을 설치하고 실행하는 것을 의미합니다.

호환성

호환성은 큐 관리자의 한 레벨에서 큐 관리자의 이전 레벨을 사용하여 애플리케이션을 실행할 수 있는 기능입니다.

메시지 채널 에이전트(MCA) 채널을 사용하는 경우 IBM MQ 큐 관리자의 모든 버전과 릴리스를 다른 IBM MQ 큐 관리자의 모든 버전과 릴리스에 연결할 수 있습니다.

MCA 채널은 채널의 양 끝 모두에서 지원되는 최신 버전의 프로토콜로 자동으로 구성됩니다.

또한 호환성은 클라이언트 애플리케이션을 IBM MQ MQI client의 다른 버전 및 큐 관리자의 다른 레벨에서 실행할 수도 있습니다.

상호 운용성

상호 운용성은 주로 서로 다른 IBM MQ 버전 간에 메시지를 교환할 수 있는 기능입니다. 또한 이는 기타 사항(예: 발행/구독 브로커) 간 또는 컴포넌트(예: IBM MQ classes for JMS 및 WebSphere Application Server) 간의 상호 운용성을 의미할 수도 있습니다.

애플리케이션 및 관리 프로시저에 대한 투자를 유지하기 위해서는 IBM MQ의 호환성, 공존 및 상호 운용성을 유지보수하는 것이 중요합니다.

이 목표가 엄격하게 적용되지 않는 세 가지 영역은 다음과 같습니다.

- GUI 인터페이스(예: IBM MQ 탐색기)
- 서비스 관련 정보(예: FFST 파일 및 추적)
- 오류 메시지. 오류 메시지의 텍스트는 표현의 확실성 또는 정확성을 더 높이기 위해 변경될 수 있습니다.

공존

각기 다른 이름을 갖는 큐 관리자는 동일한 IBM MQ 설치를 사용하는 한 모든 서버에서 공존할 수 있습니다. z/OS, UNIX, Linux 및 Windows의 경우 다양한 큐 관리자가 동일한 서버에서 공존하고 다른 설치와 연관될 수 있습니다. 한 서버에서 공존하는 큐 관리자 외에도, 오브젝트 및 명령은 다른 명령 레벨에서 실행 중인 다양한 큐 관리자에 대한 작업을 올바르게 수행해야 합니다.

z/OS의 다중 큐 관리자 버전

z/OS

z/OS 이미지에는 여러 IBM MQ 서브시스템이 있을 수 있으며, 사용 중인 IBM MQ 초기 코드 모듈이 최신 버전인 경우 이러한 서브시스템이 다양한 버전의 IBM MQ를 사용할 수 있습니다. (이러한 모듈은 z/OS IPL 시간에 로드되며 z/OS 이미지의 모든 IBM MQ 서브시스템 간에 공유됩니다.)

즉, 초기 코드가 최신 버전인 경우 최신 버전의 특정 큐 관리자와 동일한 이미지에서 초기 버전의 다른 큐 관리자를 실행할 수 있습니다.

공존 섹션에서는 오브젝트 및 명령이 여러 명령 레벨의 큐 관리자에서 사용되는 경우 해당 오브젝트 및 명령의 사용에 대한 제한사항을 나열합니다. 큐 관리자는 단일 서버 또는 클러스터에서 실행 중일 수 있습니다.

관련 개념

83 페이지의 『큐 관리자 공존』

각기 다른 이름을 갖는 큐 관리자는 동일한 IBM MQ 설치를 사용하는 한 모든 서버에서 공존할 수 있습니다. z/OS, UNIX, Linux 및 Windows의 경우 다양한 큐 관리자가 동일한 서버에서 공존하고 다른 설치와 연관될 수 있습니다.

86 페이지의 『UNIX, Linux, and Windows에서 다중 설치 큐 관리자 공존』

동일한 서버에 UNIX, Linux, and Windows에 대한 IBM MQ의 여러 사본을 설치할 수 있습니다. 이러한 IBM MQ 사본은 동일하거나 다른 버전 레벨일 수 있습니다. 이를 다중 설치라고 합니다. 다중 설치는 나중 버전과 함께 이전 버전을 실행할 수 있으므로 하나의 IBM MQ 버전에서 이후 버전으로 업그레이드할 때 특히 유용합니다.

관련 태스크

Windows에서 IBM MQ 라이브러리 로딩을 최신 버전으로 마이그레이션

Windows에서는 단단계 시나리오를 기반으로 제품의 이전 버전을 나중 버전으로 대체하여 제품의 이전 버전에서 나중 버전으로 업그레이드하는 경우 IBM MQ 라이브러리가 로드되는 방식은 일반적으로 변경할 필요가 없습니다. 그러나 나중 버전의 제품에서 병행 또는 다단계 마이그레이션 기반 다중 설치의 이점을 선택하는 경우, 운영 체제가 나중 버전의 IBM MQ 라이브러리를 로드하도록 런타임 환경을 다르게 구성해야 할 수 있습니다.

UNIX 및 Linux에서 IBM MQ 라이브러리 로딩을 최신 버전으로 마이그레이션

UNIX 및 Linux에서는 단단계 시나리오를 기반으로 제품의 이전 버전을 나중 버전으로 대체하여 제품의 이전 버전에서 나중 버전으로 업그레이드하는 경우 IBM MQ 라이브러리가 로드되는 방식은 일반적으로 변경할 필요가 없습니다. 그러나 나중 버전의 제품에서 병행 또는 다단계 마이그레이션 기반 다중 설치의 이점을 선택하는 경우, 운영 체제가 나중 버전의 IBM MQ 라이브러리를 로드하도록 런타임 환경을 다르게 구성해야 할 수 있습니다.

큐 관리자 공존

각기 다른 이름을 갖는 큐 관리자는 동일한 IBM MQ 설치를 사용하는 한 모든 서버에서 공존할 수 있습니다.


z/OS, UNIX, Linux 및 Windows의 경우 다양한 큐 관리자가 동일한 서버에서 공존하고 다른 설치와 연관될 수 있습니다.

모든 플랫폼의 단일 설치 큐 관리자 공존

단일 설치 큐 관리자 공존은 개발 및 프로덕션 환경에서 도움이 됩니다. 개발 환경에서는 다양한 개발 활동을 지원하기 위해 각기 다른 큐 관리자 구성을 설정할 수 있습니다. 또한 단일 서버에서 마치 네트워크상에 배치된 것처럼 채널로 연결된 여러 개의 큐 관리자 구성에 대한 작업도 수행할 수 있습니다.

프로덕션 환경에서 단일 서버에 다중 큐 관리자를 구성하는 방법은 드물게 사용됩니다. 이 방법은 단일 큐 관리자 구성에 비해 성능 또는 기능상 이점이 없습니다. 때로는 서버에 다중 큐 관리자를 배치해야 하는 경우도 있습니다. 이 방법은 특정 소프트웨어 스택, 거버넌스, 관리의 요구사항을 충족하기 위해서나 서버 합병으로 인해 매우 중요할 수도 있습니다.

다중 설치에서 큐 관리자 공존

 다중 설치 큐 관리자 공존은 UNIX, Linux 및 Windows 및 z/OS에서 지원됩니다.³

동일한 서버에서 다중 설치 큐 관리자 공존을 사용하면 동일한 서버의 다른 명령 레벨에서 큐 관리자를 실행할 수 있습니다. 또한 동일한 명령 레벨에서 다중 큐 관리자를 실행할 수 있으나, 해당 설치를 다른 설치와 연관시킬 수 있습니다.

다중 설치는 단일 설치를 사용하는 큐 관리자의 공존에 유연성을 더 추가합니다. 다중 큐 관리자 실행의 원인이 된 이유(예: 다른 소프트웨어 스택 지원)마다 다양한 버전의 IBM MQ가 필요할 수 있습니다.

초기 사용자가 IBM MQ의 한 버전에서 다른 버전으로 업그레이드할 때 다중 설치의 가장 큰 이점이 식별됩니다. 다중 설치의 업그레이드는 덜 위험하고 비용이 적게 들며 서버에서 실행 중인 애플리케이션의 마이그레이션 요구를 보다 더 유연하게 충족시킵니다.

마이그레이션 유연성의 핵심은 기존 설치 옆에 새 버전을 설치할 수 있습니다. 137 페이지의 『UNIX 및 Linux에서 마이그레이션: 병행』 또는 111 페이지의 『Windows에서 마이그레이션: 병행』에서 추출한 84 페이지의 그림 8의 내용을 참조하십시오.

³ 다중 설치 큐 관리자 공존을 다중 인스턴스 큐 관리자와 혼동하지 마십시오. 영어로 비슷하게 들리지만 전혀 다릅니다.




그림 8. 병행 설치 - 2단계

설치를 완료하고 검증한 경우, 큐 관리자 및 애플리케이션을 새 설치로 마이그레이션하십시오. [84 페이지의 그림 9](#)의 내용을 참조하십시오. 마이그레이션이 완료되면 이전 설치를 설치 제거하십시오.




그림 9. 병행 설치 - 4단계

다중 설치를 마이그레이션 전략 범위의 기초라고 생각하십시오. 한쪽 끝에는 한 번에 하나씩만 서버에 설치하는 단단계가 있습니다. 다른 쪽 끝에는 동시에 여러 개의 설치를 계속 실행하는 다단계 마이그레이션이 있습니다. 가운데에는 병행 마이그레이션이 있습니다. 세 가지 전략은 각각 다음 세 가지 태스크에서 설명됩니다.

1. [134 페이지의 『UNIX 및 Linux에서 마이그레이션: 단단계』](#) 또는 [106 페이지의 『Windows에서 마이그레이션: 단단계』](#)

2. [137 페이지의 『UNIX 및 Linux에서 마이그레이션: 병행』](#) 또는 [111 페이지의 『Windows에서 마이그레이션: 병행』](#)
3. [139 페이지의 『UNIX 및 Linux에서 마이그레이션: 다단계』](#) 또는 [113 페이지의 『Windows에서 마이그레이션: 다단계』](#)

큐 관리자를 새 수정사항 레벨로 마이그레이션

LTS

다른 유사한 다중 설치 사용법은 새 수정사항 레벨로 큐 관리자 마이그레이션을 지원하는 것입니다. 85 페이지의 그림 10의 내용을 참조하십시오. 두 개의 설치를 유지보수하며, 이 중 하나는 최근 수정팩이 적용되어 있고 다른 하나는 이전 유지보수 레벨을 갖습니다. 모든 큐 관리자를 최근 수정팩 레벨로 이동한 경우, 이전 수정팩을 다음에 릴리스되는 수정팩으로 대체할 수 있습니다. 구성을 통해 마이그레이션 중인 애플리케이션 및 큐 관리자를 최근 수정팩 레벨로 단계적으로 이동할 수 있습니다. 기본 설치 목적지를 최근 수정팩 레벨로 전환할 수 있습니다.




그림 10. 수정팩 롤링

관련 개념

[86 페이지의 『UNIX, Linux, and Windows에서 다중 설치 큐 관리자 공존』](#)

동일한 서버에 UNIX, Linux, and Windows 에 대한 IBM MQ 의 여러 사본을 설치할 수 있습니다. 이러한 IBM MQ 사본은 동일하거나 다른 버전 레벨일 수 있습니다. 이를 다중 설치라고 합니다. 다중 설치는 나중 버전과 함께 이전 버전을 실행할 수 있으므로 하나의 IBM MQ 버전에서 이후 버전으로 업그레이드할 때 특히 유용합니다.

[187 페이지의 『z/OS에서 IBM MQ 업그레이드 및 마이그레이션』](#)

IBM MQ의 새 릴리스를 설치하여 IBM MQ를 새 릴리스 또는 버전 레벨로 업그레이드할 수 있습니다. 같은 레벨 또는 서로 다른 레벨의 다중 설치가 동일한 z/OS 인스턴스에 공존할 수 있습니다. 더 높은 레벨의 큐 관리자를 실행하려면 마이그레이션이 필요합니다.

관련 태스크

[Windows에서 IBM MQ 라이브러리 로딩을 최신 버전으로 마이그레이션](#)

Windows에서는 단단계 시나리오를 기반으로 제품의 이전 버전을 나중 버전으로 대체하여 제품의 이전 버전에서 나중 버전으로 업그레이드하는 경우 IBM MQ 라이브러리가 로드되는 방식은 일반적으로 변경할 필요가 없습니다.

니다. 그러나 나중 버전의 제품에서 병행 또는 다단계 마이그레이션 기반 다중 설치의 이점을 선택하는 경우, 운영 체제가 나중 버전의 IBM MQ 라이브러리를 로드하도록 런타임 환경을 다르게 구성해야 할 수 있습니다.

UNIX 및 Linux에서 IBM MQ 라이브러리 로딩을 최신 버전으로 마이그레이션

UNIX 및 Linux에서는 단단계 시나리오를 기반으로 제품의 이전 버전을 나중 버전으로 대체하여 제품의 이전 버전에서 나중 버전으로 업그레이드하는 경우 IBM MQ 라이브러리가 로드되는 방식은 일반적으로 변경할 필요가 없습니다. 그러나 나중 버전의 제품에서 병행 또는 다단계 마이그레이션 기반 다중 설치의 이점을 선택하는 경우, 운영 체제가 나중 버전의 IBM MQ 라이브러리를 로드하도록 런타임 환경을 다르게 구성해야 할 수 있습니다.

148 페이지의 『Migrating IBM MQ library loading to a later version on UNIX and Linux』

UNIX 및 Linux에서는 단단계 시나리오를 기반으로 제품의 이전 버전을 나중 버전으로 대체하여 제품의 이전 버전에서 나중 버전으로 업그레이드하는 경우 IBM MQ 라이브러리가 로드되는 방식은 일반적으로 변경할 필요가 없습니다. 그러나 나중 버전의 제품에서 병행 또는 다단계 마이그레이션 기반 다중 설치의 이점을 선택하는 경우, 운영 체제가 나중 버전의 IBM MQ 라이브러리를 로드하도록 런타임 환경을 다르게 구성해야 할 수 있습니다.

23 페이지의 『Windows에서 유지보수 레벨 업데이트 스테이징』

Windows 시스템에서는 동일한 서버에서 IBM MQ의 다중 설치를 사용하여 유지보수 레벨 업데이트의 릴리스를 제어할 수 있습니다.

46 페이지의 『UNIX 및 Linux에서 스테이징 유지보수 수정사항』

UNIX 및 Linux에서 동일한 서버에 IBM MQ를 다중 설치하여 유지보수 수정사항의 릴리스를 제어할 수 있습니다.

120 페이지의 『Windows에서 IBM MQ 라이브러리 로딩을 나중 버전으로 마이그레이션』

Windows에서는 단단계 시나리오를 기반으로 제품의 이전 버전을 나중 버전으로 대체하여 제품의 이전 버전에서 나중 버전으로 업그레이드하는 경우 IBM MQ 라이브러리가 로드되는 방식은 일반적으로 변경할 필요가 없습니다. 그러나 나중 버전의 제품에서 병행 또는 다단계 마이그레이션 기반 다중 설치의 이점을 선택하는 경우, 운영 체제가 나중 버전의 IBM MQ 라이브러리를 로드하도록 런타임 환경을 다르게 구성해야 할 수 있습니다.

ULW UNIX, Linux, and Windows에서 다중 설치 큐 관리자 공존

동일한 서버에 UNIX, Linux, and Windows에 대한 IBM MQ의 여러 사본을 설치할 수 있습니다. 이러한 IBM MQ 사본은 동일하거나 다른 버전 레벨일 수 있습니다. 이를 다중 설치라고 합니다. 다중 설치의 나중 버전과 함께 이전 버전을 실행할 수 있으므로 하나의 IBM MQ 버전에서 이후 버전으로 업그레이드할 때 특히 유용합니다.

참고: Linux는 RPM 설치 매체를 사용할 때에만 다중 설치를 작성할 수 있습니다. 다중 설치의 Ubuntu에서 지원되지 않습니다.

다중 설치를 계획할 때 주요 IBM MQ 버전 번호 (예: IBM MQ 9.0) 만 고려해야 합니다. CD 릴리스 및 수정팩 레벨은 중요한 추가 요인이 아닙니다.

다음 그림은 서로 다른 버전 (예: 버전 9.0 및 8.0), 두 개의 큐 관리자 및 세 개의 애플리케이션에서 두 개의 IBM MQ 설치를 보여줍니다. 이 그림에서 애플리케이션 3는 큐 관리자 QM2 (IBM MQ 8.0)에 연결되어 있으며 Inst_1 (IBM MQ 9.0) 설치에서 라이브러리를 로드하도록 구성됩니다.




그림 11. 서로 다른 IBM MQ 버전에서 실행 중인 두 개의 큐 관리자의 공존

서버에서 IBM MQ의 다중 설치를 실행하는 경우 다음 세 가지 질문을 고려해야 합니다.

- 어떤 설치가 연관된 큐 관리자입니까? 87 페이지의 『큐 관리자 연관』의 내용을 참조하십시오.
- 애플리케이션 로드를 수행하는 설치는 무엇입니까? 87 페이지의 『IBM MQ 라이브러리 로드』의 내용을 참조하십시오.
- IBM MQ 명령이 실행되는 설치는 무엇입니까? 89 페이지의 『명령 연관』의 내용을 참조하십시오.

큐 관리자 연관

setmqm 명령을 사용하여 연관을 변경할 때까지 큐 관리자는 설치와 영구적으로 연관됩니다. 큐 관리자의 현재 명령 레벨보다 하위의 명령 레벨에 있는 설치와는 큐 관리자를 연관시킬 수 없습니다.

87 페이지의 그림 11에서 QM1은 Inst_1과 연관됩니다. 연관은 `setmqm -m QM1 -n Inst_1`를 실행하여 작성됩니다. When QM1 is first started, after running **setmqm**, if QM1 is running IBM MQ 8.0 it is migrated to the later version. 연관이 변경되지 않았기 때문에 QM2는 IBM MQ 8.0과 연관됩니다.

IBM MQ 라이브러리 로드

정상적인 방법으로 MQCONN 또는 MQCONNX를 호출하여 큐 관리자에 대한 애플리케이션 연결을 설정합니다.

애플리케이션이 로드하는 IBM MQ 라이브러리는 운영 체제 로더의 구성 및 큐 관리자가 연관된 IBM MQ 설치에 따라 다릅니다. 87 페이지의 그림 11에서 운영 체제는 1 및 3 애플리케이션의 Inst_1 설치에서 IBM MQ 라이브러리를 로드합니다. 애플리케이션 2에 대한 IBM MQ 8.0 라이브러리를 로드합니다. 운영 체제가 애플리케이션 3에 대해 잘못된 라이브러리를 로드했습니다. 애플리케이션 3에는 IBM MQ 8.0 라이브러리가 필요합니다.

88 페이지의 그림 12에서는 애플리케이션 3에 발생하는 상황을 보여줍니다. 애플리케이션 3은 QM2에 연결되어 있고, QM2는 IBM MQ 8.0 설치와 연관됩니다. IBM MQ는 운영 체제가 애플리케이션 3에서 QM2(으)로 호출을 처리하기 위해 잘못된 라이브러리를 로드했음을 발견합니다. IBM MQ가 IBM MQ 8.0 설치에서 올바른 라이브러리를 로드합니다. MQCONN 또는 MQCONNX 호출은 IBM MQ 8.0 라이브러리로 전송됩니다. MQCONN 또는 MQCONNX가 리턴한 연결 핸들을 사용하는 후속 MQI 호출은 IBM MQ 8.0 라이브러리에서 시작점을 호출합니다.

애플리케이션 2로 QM1에 연결하려고 시도하면 IBM MQ에서 오류를 리턴합니다. 2059 (080B) (RC2059): MQRC_Q_MGR_NOT_AVAILABLE을 참조하십시오.




그림 12. 다른 라이브러리에서 호출 로드

IBM WebSphere MQ 7.1에서 IBM MQ 라이브러리에는 큐 관리자가 연관된 설치를 기반으로 하는 라우팅 기능이 포함됩니다. 운영 체제는 IBM WebSphere MQ 7.1 이상 설치에서 라이브러리를 로드할 수 있으며 IBM MQ는 올바른 라이브러리로 MQI 호출을 전송합니다.

IBM MQ 라이브러리의 로드 기능은 이후 릴리스 레벨에서 컴파일 및 링크된 애플리케이션이 이전 릴리스 레벨에서 IBM MQ 라이브러리를 직접 로드하지 않아야 한다는 제한사항을 완화하지 않습니다. 실제로 운영 체제가 애플리케이션이 컴파일되고 링크된 라이브러리와 동일하거나 나중 레벨에 라이브러리를 로드하는 한, IBM MQ는 동일한 서버에서 IBM MQ의 다른 레벨을 호출할 수 있습니다.

예를 들어, IBM MQ 9.0과 함께 제공되는 라이브러리를 사용하여 IBM MQ 8.0 큐 관리자에 연결할 애플리케이션을 다시 컴파일하고 링크한다고 가정하십시오. 런타임 시 애플리케이션이 IBM MQ 8.0 큐 관리자에 연결되더라도 운영 체제가 애플리케이션에 대한 IBM MQ 9.0 라이브러리를 로드해야 합니다. IBM MQ 9.0이 불일치를 감지하고 애플리케이션에 대해 IBM MQ 8.0 라이브러리를 로드합니다. 동일한 프로세스가 이후 릴리스에 적용됩니다. 애플리케이션이 다시 컴파일되고 이후 릴리스에 대해 링크된 경우, 애플리케이션은 IBM MQ 9.0 큐 관리자에 계속 연결하는 경우에도 나중 릴리스와 일치하는 IBM MQ 라이브러리를 로드해야 합니다.

애플리케이션이 IBM MQ 라이브러리에 링크되지 않을 수 있지만 대신 운영 체제를 직접 호출하여 IBM MQ 라이브러리를 로드하십시오. IBM MQ는 큐 관리자와 연관된 설치에서 라이브러리를 확인합니다. 검사 결과 아니면 IBM MQ는 올바른 라이브러리를 로드합니다.

IBM MQ 라이브러리 로드와 관련된 특별 마이그레이션 고려사항

빌드 환경의 요구사항 또는 조직의 IT 표준을 충족하기 위해 초기 IBM MQ 릴리스의 설치를 수정했을 수 있습니다. IBM MQ 라이브러리를 기타 디렉토리로 복사하거나 기호 링크를 작성한 경우, 지원되지 않는 구성으로 종료됩니다. 공통 IT 표준 또는 빌드 환경 요구사항은 UNIX and Linux 시스템의 기본 로드 경로에 IBM MQ 라이브러리를 포함하는 것입니다. IBM WebSphere MQ 7.5에서 IBM MQ를 사용자가 선택한 디렉토리에 설치할 수 있으며 IBM MQ는 /usr 및 해당 서브디렉토리에 기호 링크를 작성할 수 있습니다. **setmqinst** 명령을 사용하여 IBM MQ 설치 기본을 작성하는 경우 IBM MQ는 IBM MQ 라이브러리에 대한 기호 링크를 /usr/lib에 삽입합니다. /usr/lib이 포함되면 운영 체제는 기본 로드 경로에서 IBM MQ 라이브러리를 찾습니다.

자세한 정보는 [다중 설치 환경에서 애플리케이션 연결](#)을 참조하십시오.

명령 연관

명령 예는 **dspmqver**, **setmqinst**, **runmqsc** 및 **strmqm**입니다. 운영 체제는 IBM MQ 설치에서 명령을 찾아야 합니다. 많은 명령은 또한 큐 관리자를 인수로 요구하고 큐 관리자 이름이 매개변수로 제공되지 않는 경우 기본 큐 관리자를 가정합니다.

라이브러리 로드와는 달리, 명령에 매개변수로서 큐 관리자가 포함되는 경우, 명령은 큐 관리자와 연관된 설치로 전환되지 않습니다. **setmqenv** 명령을 사용하여 환경을 올바르게 설정함으로써, 실행하는 모든 명령이 올바른 설치에서 실행되도록 해야 합니다. 큐 관리자를 **setmqenv**에 대한 매개변수로 제공하여 해당 큐 관리자에 대한 명령 환경을 설정할 수 있습니다. 자세한 정보는 [setmqenv 실행](#)을 참조하십시오.

Windows에서는 **setmqinst** 명령이 글로벌 환경 변수를 설정하고, **setmqenv**가 명령을 찾기 위한 PATH 변수를 포함하여 로컬 환경 변수를 설정합니다.

UNIX and Linux에서 **setmqinst** 명령은 명령의 서브세트에 대한 기호 링크를 /usr/bin로 복사합니다. 자세한 정보는 [UNIX and Linux에서 기본 설치에 대한 외부 라이브러리 및 제어 명령 링크](#)의 내용을 참조하십시오. **setmqenv** 명령은 설치 디렉토리에 있는 2진 폴더로의 검색 경로를 포함하여 로컬 환경 변수를 설정합니다.

다음 코드는 큐 관리자 QM1와 연관된 IBM MQ의 사본에 대한 명령 환경을 설정하기 위해 **setmqenv**를 실행하는 두 가지 예제를 보여줍니다.

IBM MQ for Windows.

```
"%MQ_INSTALLATION_PATH%\bin\setmqenv" -m QM1
```

IBM MQ for UNIX or Linux.

```
. $MQ_INSTALLATION_PATH/bin/setmqenv -m QM1
```

그림 13. **setmqenv** 실행

관련 개념

[다중 설치 환경에서 애플리케이션 연결](#)

[설치 구성 파일, mqinst.ini](#)

관련 태스크

[134 페이지의 『UNIX 및 Linux에서 마이그레이션: 단단계』](#)

단일 스테이지 마이그레이션이란 서버에 설치된 IBM MQ만 차후 릴리스와 바꾸는 것을 설명하는 용어입니다. 단일 스테이지 마이그레이션을 *upgrading in place* 또는 *in place upgrade*라고도 합니다. 단일 스테이지 마이그레이션은 IBM MQ 실행을 위한 기존의 스크립트 및 프로시저를 가장 많이 보존합니다. 다른 마이그레이션 시나리오에서는 스크립트 및 프로시저 중 일부가 변경될 수 있지만 사용자에게 반영되는 큐 관리자 마이그레이션 효과가 줄어들 수 있습니다.

[106 페이지의 『Windows에서 마이그레이션: 단단계』](#)

단단계 마이그레이션은 서버에 설치된 IBM MQ만 나중 버전의 제품으로 바꾸는 것을 설명하는 데 사용되는 용어입니다. 단일 스테이지 마이그레이션을 *upgrading in place* 또는 *in place upgrade*라고도 합니다. 단일 스테이지 마이그레이션은 IBM MQ 실행을 위한 기존의 스크립트 및 프로시저를 가장 많이 보존합니다. 다른 마이그레이션 시나리오에서는 스크립트 및 프로시저 중 일부가 변경될 수 있지만 사용자에게 반영되는 큐 관리자 마이그레이션 효과가 줄어들 수 있습니다.

기본 설치 변경

[46 페이지의 『UNIX 및 Linux에서 스테이징 유지보수 수정사항』](#)

UNIX 및 Linux에서 동일한 서버에 IBM MQ를 다중 설치하여 유지보수 수정사항의 릴리스를 제어할 수 있습니다.

[23 페이지의 『Windows에서 유지보수 레벨 업데이트 스테이징』](#)

Windows 시스템에서는 동일한 서버에서 IBM MQ의 다중 설치를 사용하여 유지보수 레벨 업데이트의 릴리스를 제어할 수 있습니다.

[148 페이지의 『Migrating IBM MQ library loading to a later version on UNIX and Linux』](#)

UNIX 및 Linux에서는 단단계 시나리오를 기반으로 제품의 이전 버전을 나중 버전으로 대체하여 제품의 이전 버전에서 나중 버전으로 업그레이드하는 경우 IBM MQ 라이브러리가 로드되는 방식은 일반적으로 변경할 필요가 없습니다. 그러나 나중 버전의 제품에서 병행 또는 다단계 마이그레이션 기반 다중 설치의 이점을 선택하는 경우, 운영 체제가 나중 버전의 IBM MQ 라이브러리를 로드하도록 런타임 환경을 다르게 구성해야 할 수 있습니다.

120 페이지의 『Windows에서 IBM MQ 라이브러리 로딩을 나중 버전으로 마이그레이션』

Windows에서는 단단계 시나리오를 기반으로 제품의 이전 버전을 나중 버전으로 대체하여 제품의 이전 버전에서 나중 버전으로 업그레이드하는 경우 IBM MQ 라이브러리가 로드되는 방식은 일반적으로 변경할 필요가 없습니다. 그러나 나중 버전의 제품에서 병행 또는 다단계 마이그레이션 기반 다중 설치의 이점을 선택하는 경우, 운영 체제가 나중 버전의 IBM MQ 라이브러리를 로드하도록 런타임 환경을 다르게 구성해야 할 수 있습니다.

관련 참조

82 페이지의 『공존』

각기 다른 이름을 갖는 큐 관리자는 동일한 IBM MQ 설치를 사용하는 한 모든 서버에서 공존할 수 있습니다. z/OS, UNIX, Linux 및 Windows의 경우 다양한 큐 관리자가 동일한 서버에서 공존하고 다른 설치와 연관될 수 있습니다. 한 서버에서 공존하는 큐 관리자 외에도, 오브젝트 및 명령은 다른 명령 레벨에서 실행 중인 다양한 큐 관리자에 대한 작업을 올바르게 수행해야 합니다.

[setmqenv](#)

[setmqinst](#)

[setmqm](#)

[strmqm -e CMDLEVEL](#)

관련 정보

[동적 링크 라이브러리 검색 순서](#)

[UNIX and Linux에서 기본 설치에 대한 외부 라이브러리 및 제어 명령 링크](#)

[Windows에서 기본 설치에서만 사용할 수 있는 기능](#)

JMS: 관리되는 오브젝트

IBM WebSphere MQ 6.0 JMS 관리 오브젝트(예: 연결 팩토리 및 목적지)는 나중 릴리스와 호환 가능합니다.

JMS 애플리케이션은 IBM WebSphere MQ 6.0에서 작성한 연결 팩토리 또는 목적지 오브젝트를 사용할 수 있습니다. IBM WebSphere MQ 6.0에 없는 모든 새 특성은 기본값으로 가정합니다.

IBM WebSphere MQ 6.0 JMS 애플리케이션은 나중 릴리스에서 작성한 연결 팩토리 또는 목적지 오브젝트를 사용할 수 있습니다. IBM WebSphere MQ 6.0에 없는 모든 새 특성은 무시됩니다.

혼합 버전 클러스터 공존

클러스터에는 IBM MQ 9.0에서 실행 중인 큐 관리자와 현재 지원되는 제품의 이전 레벨이 포함될 수 있습니다. 하지만 새 기능은 이전 레벨의 큐 관리자에서 사용할 수 없습니다.

혼합 버전 발행/구독 클러스터의 라우팅 작동

IBM MQ 8.0부터 발행/구독 클러스터에 토픽 호스트 라우팅을 사용할 수 있습니다. 오브젝트가 정의된 큐 관리자 및 전체 저장소 큐 관리자는 IBM MQ 8.0 이상인 토픽 라우트 호스팅 기능을 지원하는 레벨에 있어야 합니다. 이전 레벨에 있는 클러스터의 큐 관리자는 토픽 라우트 호스팅 작동을 따르지 않습니다.

클러스터된 토픽이 토픽 **CLROUTE** 매개변수를 TOPICHOST로 설정함으로써 토픽 호스트 라우팅용으로 정의된 경우, 새 레벨의 큐 관리자만 클러스터된 토픽을 파악합니다. 이전 큐 관리자는 클러스터된 토픽 정의를 수신하지 않으며, 따라서 토픽이 클러스터되지 않은 것처럼 작동합니다. 이는 라우팅된 토픽을 호스팅하는 큐 관리자만이 아니라 라우팅된 발행/구독 방식에서 작동해야 하는 모든 큐 관리자가 이 기능을 지원하는 버전에 있어야 함을 의미합니다.

주요사항:

- 이 기능을 사용하려면 모든 전체 저장소가 IBM MQ 8.0 이상에 있어야 합니다. 전체 저장소 큐 관리자가 이전 버전에 있는 경우, TOPICHOST의 **CLROUTE**는 전체 저장소에 의해 인식되지 않으며, 전체 저장소는 클러스터의 모든 큐 관리자에 토픽 정의를 전파합니다. 그러면 IBM MQ 8.0 이전 큐 관리자는 DIRECT 라우팅에 대해 정의된 것처럼 토픽을 사용합니다. 이 작동은 지원되지 않습니다.
- 이전 큐 관리자가 클러스터 토픽을 라우팅한 기존 토픽 호스트와 동일한 이름으로 직접 라우팅된 클러스터 토픽을 정의할 경우, 전체 저장소가 충돌하는 정의를 알리며 정의를 전파하지 않습니다.

클러스터에 있는 각 큐 관리자의 버전을 찾으려면 `DISPLAY CLUSQMGR` 명령과 함께 `VERSION` 매개변수를 지정하십시오. 전체 저장소를 보유한 큐 관리자에서 이 명령을 발행할 경우, 리턴된 정보가 클러스터의 모든 큐 관리자에 적용됩니다. 그렇지 않은 경우 리턴된 정보가 관심 있는 큐 관리자에만 적용됩니다. 즉, 메시지를 송신하려고 시도한 모든 큐 관리자와 전체 저장소를 보유한 모든 큐 관리자에 적용됩니다.

z/OS z/OS의 ISPF 조작 및 제어판

조작 및 제어판 사용 시, ISPF에서 사용하는 IBM MQ 라이브러리는 작업 중인 큐 관리자의 라이브러리와 호환 가능해야 합니다.

91 페이지의 표 7 는 ISPF에서 사용하는 조작 및 제어 패널의 버전이 큐 관리자의 레벨과 호환 가능한지를 표시합니다. IBM WebSphere MQ 7.1, 또는 나중에 패널은 IBM WebSphere MQ 6.0앞의 모든 릴리스와 호환되지 않습니다.

CD

버전	IBM MQ 9.0 큐 관리자	IBM MQ 8.0 큐 관리자	IBM WebSphere MQ 7.1 큐 관리자
IBM MQ 9.0 패널	제한사항 및 경고와 함께 호환 가능	호환 가능	제한사항 및 경고와 함께 호환 가능
IBM MQ 8.0 패널	호환되지 않음	호환 가능	제한사항 및 경고와 함께 호환 가능
IBM WebSphere MQ 7.1 패널	호환되지 않음		호환 가능

z/OS z/OS에서 큐 공유 그룹 공존

큐 공유 그룹은 IBM WebSphere MQ 7.1.0 및 이후 릴리스에서 실행되는 큐 관리자를 포함할 수 있습니다. 큐 관리자가 동일한 공유 큐 및 기타 공유 오브젝트에 액세스할 수 있습니다. 이전 버전의 제품을 실행 중인 큐 관리자는 최신 버전의 공존 PTF가 적용되어야 합니다.

참고사항:

1. 공존 PTF가 적용된 후, 이전 버전 큐 관리자를 최소한 한 번 이상 시작해야 합니다.
2. 버전 및 릴리스 번호가 동일한 Long Term Support 릴리스 및 Continuous Delivery 릴리스 큐 관리자의 경우 공존 PTF가 없어도 큐 공유 그룹에서 공존할 수 있습니다.

모든 큐 관리자를 최신 버전으로 마이그레이션하는 데 걸리는 시간 동안만 혼합 버전 큐 공유 그룹에서 큐 관리자를 실행하십시오. 큐 공유 그룹에 혼합 버전의 큐 관리자가 포함되어 있는 경우 `OPMODE`에서 제한된 최신 버전의 새 기능을 사용할 수 없게 됩니다.

z/OS z/OS에서 혼합 큐 공유 그룹에 있는 오브젝트의 특성

이전 버전에 없었던 속성은 혼합 큐 공유 그룹의 최신 버전 큐 관리자에서 작성 및 대체될 수 있습니다. 해당 속성은 이전 레벨의 그룹에 속한 큐 관리자에서 사용할 수 없습니다.

CLROUTE (TOPICHOST) 속성이 설정된 **QSGDISP** (GROUP) TOPIC 오브젝트 및 **AUTHTYPE** (IDPWOS)가 포함된 **QSGDISP** (GROUP) AUTHINFO 오브젝트는 모두 혼합 큐 공유 그룹의 IBM MQ 8.0 이전 큐 관리자에서 숨겨져 있습니다.

z/OS z/OS에서 혼합 큐 공유 그룹의 MQSC 명령

마이그레이션된 큐 관리자로 라우팅하도록 새로운 키워드 및 속성 값을 사용하는 기존 **MQSC** 명령을 입력할 수 있습니다. 임의의 큐 관리자에서 명령을 입력할 수 있습니다. **CMDSCOPE**를 사용하여 명령을 라우팅하십시오. 새 키워드 및 속성 값이 포함된 명령 또는 이전 버전의 큐 관리자로 라우팅된 새 명령은 실패합니다.

IBM MQ의 이전 버전과의 애플리케이션 호환성 및 상호 운용성

IBM MQ의 후속 버전에서 제공하는 라이브러리에 대해 빌드된 애플리케이션을 이전 버전 IBM MQ에 연결하는 것은 지원되지 않습니다. 일부 애플리케이션이 실제로 작동하더라도 최신 버전에 대해 해당 애플리케이션을 빌드하여 이를 이전 버전에서 실행되는 큐 관리자에 재배포하지 마십시오.

IBM MQ 애플리케이션은 애플리케이션이 새 기능을 사용하지 않는 한 IBM MQ의 이전 버전에서 실행 중인 애플리케이션과 상호 운용되지 않습니다. IBM MQ 클라이언트는 클라이언트가 새 기능을 사용하지 않는 한 클라이언트보다 이전 버전에서 실행 중인 큐 관리자에 연결할 수 있습니다.

이전 버전의 큐 관리자에서 제공하는 기능만 사용하는 IBM MQ 애플리케이션은 이전 버전으로 계속해서 메시지를 보낼 수 있습니다. 애플리케이션이 빌드되고 연결된 IBM MQ의 버전은 문제가 되지 않습니다. 새 기능을 사용하지 않는 한, 이는 IBM MQ의 이전 버전에 연결된 애플리케이션과 메시지를 교환할 수 있습니다.

다음 4가지 케이스를 고려하십시오. 처음의 두 케이스는 실제로 작동할 수는 있지만 지원되지 않으며, 마지막 두 케이스는 지원됩니다. 처음 두 경우에는 IBM MQ의 이전 버전과 호환성이 필요합니다. 마지막 두 가지 경우는 모든 IBM MQ 버전 간의 상호 운용성에 의존합니다.

1. IBM MQ의 후속 버전으로 빌드된 IBM MQ 서버 애플리케이션을 실행 중이며, IBM MQ의 이전 버전이 설치된 서버에서 실행 중인 큐 관리자에 연결합니다.
2. 이전 클라이언트 설치가 있는 클라이언트 플랫폼에서 IBM MQ의 후속 버전으로 빌드된 IBM MQ 클라이언트 애플리케이션을 실행 중이며, IBM MQ의 후속 버전이 설치된 서버에서 실행 중인 큐 관리자에 연결합니다.
3. 후속 클라이언트 설치가 있는 클라이언트 플랫폼에서 IBM MQ의 후속 버전으로 빌드된 IBM MQ 클라이언트 애플리케이션을 실행 중이며, IBM MQ의 이전 버전이 설치된 서버에서 실행 중인 큐 관리자에 연결합니다.
4. IBM MQ의 후속 버전이 설치된 서버에서 실행 중인 큐 관리자에 연결된 IBM MQ 클라이언트 또는 서버 애플리케이션과 IBM MQ의 이전 버전이 설치된 서버에서 실행 중인 큐 관리자에 연결된 애플리케이션 간의 메시지를 교환합니다.

처음의 두 케이스가 항상 작동하는 것이 보장되지 않는다면 이 케이스를 피하도록 계획하십시오. 호환되지 않는 구성을 실행 중이며 문제점이 발생한 경우에는 올바른 레벨의 IBM MQ로 애플리케이션을 다시 빌드해야 합니다. 그러면 문제점 진단을 계속할 수 있습니다.

다중 설치 및 애플리케이션 로드

IBM MQ 라이브러리의 로드 기능은 이후 릴리스 레벨에서 컴파일 및 링크된 애플리케이션이 이전 릴리스 레벨에서 IBM MQ 라이브러리를 직접 로드하지 않아야 한다는 제한사항을 완화하지 않습니다. 실제로 운영 체제가 애플리케이션이 컴파일되고 링크된 라이브러리와 동일하거나 나중 레벨에 라이브러리를 로드하는 한, IBM MQ는 동일한 서버에서 IBM MQ의 다른 레벨을 호출할 수 있습니다.

예를 들어, IBM MQ 9.0과 함께 제공되는 라이브러리를 사용하여 IBM MQ 8.0 큐 관리자에 연결할 애플리케이션을 다시 컴파일하고 링크한다고 가정하십시오. 런타임 시 애플리케이션이 IBM MQ 8.0 큐 관리자에 연결되더라도 운영 체제가 애플리케이션에 대한 IBM MQ 9.0 라이브러리를 로드해야 합니다. IBM MQ 9.0이 불일치를 감지하고 애플리케이션에 대해 IBM MQ 8.0 라이브러리를 로드합니다. 동일한 프로세스가 이후 릴리스에 적용됩니다. 애플리케이션이 다시 컴파일되고 이후 릴리스에 대해 링크된 경우, 애플리케이션은 IBM MQ 9.0 큐 관리자에 계속 연결하는 경우에도 나중 릴리스와 일치하는 IBM MQ 라이브러리를 로드해야 합니다.

예:

1. 클라이언트 애플리케이션을 다시 빌드하기로 결정합니다. 몇 가지 이전 버전의 클라이언트 및 서버 플랫폼이 포함된 프로덕션 환경에 이 애플리케이션을 배치할 수 있습니까?

응답은 아니오이며, 배치하는 모든 클라이언트 워크스테이션을 적어도 빌드한 클라이언트의 버전으로 업그레이드해야 합니다. IBM MQ의 이전 버전에서 실행 중인 큐 관리자는 업그레이드할 필요가 없습니다. 실제로는 모든 클라이언트가 작동할 가능성이 크지만, 유지보수 가능성을 위해 IBM MQ 클라이언트 및 애플리케이션의 호환되지 않는 레벨은 실행하지 않아야 합니다.

2. 일부 IBM MQ 큐 관리자를 새 버전 레벨에 배치합니다. 서버 간의 메시지 송신에 사용하는 기존 IBM MQ 애플리케이션이 있습니다. 애플리케이션을 새 서버로 배치하기 위해 다시 빌드하시겠습니까? 이전 버전을 새 서버로 배치할 수 있습니까?

응답은 둘 중 하나를 수행해야 합니다. 기존 버전의 애플리케이션을 계속해서 모든 서버로 배치하거나 애플리케이션을 새 서버로 다시 빌드할 수 있습니다. 두 구성 모두 작동합니다. IBM MQ는 기존 애플리케이션을 이후 서버에서 실행하고 이후 애플리케이션 버전의 메시지를 이전 버전으로 송신하는 것을 지원합니다. 이후 버전에서 애플리케이션을 다시 빌드하고 이전 서버와 새 서버 모두에 애플리케이션을 다시 배치해서는 안 됩니다. IBM MQ에서는 이전 버전과의 호환성을 지원하지 않습니다.

z/OS 애플리케이션 스텝

z/OS

나열되어 있는 스텝 모듈은 애플리케이션 및 엑시트를 사용하여 링크 편집됩니다. 버전 7 스텝 모듈은 IBM WebSphere MQ 6에서 작동하지 않을 수도 있습니다.

- CSQASTUB
- CSQBRSSI
- CSQBRSTB
- CSQBSTUB
- CSQCSTUB
- CSQQSTUB
- CSQXSTUB

IBM MQ의 이전 버전과의 애플리케이션 호환성 및 상호 운용성

IBM MQ 애플리케이션은 재코딩, 재컴파일 또는 재링크하지 않고 큐 관리자의 최신 버전에 대해 실행됩니다. 이전 버전의 IBM MQ에 탑재된 라이브러리에 대해 빌드된 애플리케이션을 IBM MQ의 최신 버전에서 실행되는 큐 관리자에 연결할 수 있습니다.

큐 관리자를 최신 버전으로 업그레이드하면 이전 버전에 대하여 빌드된 기존 애플리케이션이 변함없이 작동합니다. 예외사항은 64 페이지의 『마이그레이션에 영향을 미치는 변경사항』에 설명되어 있습니다. 마찬가지로, IBM MQ 클라이언트에 연결된 애플리케이션은 재코딩, 재컴파일 또는 재링크하지 않고 클라이언트의 최신 버전에 대해 실행됩니다. 최신 버전의 라이브러리를 사용하여 연결하기 위해 이전 버전의 IBM MQ 클라이언트 라이브러리에 대해 빌드된 클라이언트 애플리케이션을 배치할 수 있습니다.

다음 4가지의 케이스가 모두 지원됩니다. 처음의 두 케이스는 IBM MQ의 최신 버전과, 이전 버전에 대해 빌드된 애플리케이션의 호환성에 의존합니다. 마지막 두 케이스는 IBM MQ의 모든 버전 간의 상호 운용성에 의존합니다.

1. IBM MQ의 후속 버전으로 빌드된 IBM MQ 서버 애플리케이션을 실행 중이며, IBM MQ의 이전 버전이 설치된 서버에서 실행 중인 큐 관리자에 연결합니다.
2. 이전 클라이언트 설치가 있는 클라이언트 플랫폼에서 IBM MQ의 후속 버전으로 빌드된 IBM MQ 클라이언트 애플리케이션을 실행 중이며, IBM MQ의 후속 버전이 설치된 서버에서 실행 중인 큐 관리자에 연결합니다.
3. 후속 클라이언트 설치가 있는 클라이언트 플랫폼에서 IBM MQ의 후속 버전으로 빌드된 IBM MQ 클라이언트 애플리케이션을 실행 중이며, IBM MQ의 이전 버전이 설치된 서버에서 실행 중인 큐 관리자에 연결합니다.

4. IBM MQ의 후속 버전이 설치된 서버에서 실행 중인 큐 관리자에 연결된 IBM MQ 클라이언트 또는 서버 애플리케이션과 IBM MQ의 이전 버전이 설치된 서버에서 실행 중인 큐 관리자에 연결된 애플리케이션 간의 메시지를 교환합니다.

마이그레이션의 필수조건인 운영 환경을 큐 관리자의 새 레벨로 변경할 수 있습니다. IBM MQ 자체의 변경보다는 운영 환경 변경으로 인해 애플리케이션 변경, 재컴파일 또는 재링크가 필요할 수 있습니다. 때로는 운영 환경이 개발 환경에만 영향을 주기도 하고, 운영 환경이 이전 레벨에 빌드된 애플리케이션을 지원하기도 합니다. 이 경우, 운영 환경의 이전 레벨에 빌드된 기존 애플리케이션을 실행할 수도 있습니다. 운영 환경이 업그레이드될 때까지 새 애플리케이션을 빌드하지 못할 수도 있습니다.

추후 큐 관리자 및 클라이언트를 최신 릴리스 레벨로 마이그레이션한 후 애플리케이션이 새 기능을 이용하도록 변경하십시오.

z/OS 애플리케이션 스텝



나열되어 있는 스텝 모듈은 애플리케이션 및 엑시트를 사용하여 링크 편집됩니다. IBM WebSphere MQ 6.0 스텝 모듈은 IBM MQ 9.0에 대한 작업을 계속합니다.

- CSQASTUB
- CSQBRSSI
- CSQBRSTB
- CSQBSTUB
- CSQCSTUB
- CSQQSTUB
- CSQXSTUB

다양한 버전의 IBM MQ MQI client와 큐 관리자 간의 호환성

IBM MQ MQI client의 모든 버전과 릴리스를 IBM MQ 큐 관리자의 모든 버전과 릴리스에 연결할 수 있습니다. MQI 채널은 클라이언트와 서버 둘 모두가 지원하는 최신 버전으로 자동 구성됩니다. 클라이언트와서버가 서로 다른 버전인 경우, 클라이언트 애플리케이션은 이전 버전의 기능만 사용합니다.

클라이언트와 큐 관리자 사이의 호환성은 제품의 버전과 릴리스(V.R)에만 적용됩니다. 호환성 명시문은 제품의 수정사항과 수정팩 레벨(M.F)에는 반드시 적용되지 않습니다.

제품의 특정 V.R.M.F에 알려진 문제점이 있는 경우 동일한 Version.Release에 대한 최신 수정팩으로 업그레이드해야 합니다.

큐 관리자를 다른 버전으로 업그레이드하면 IBM MQ 라이브러리가 자동으로 업그레이드됩니다. 큐 관리자와 동일한 서버에서 실행되는 IBM MQ MQI client 및 서버 애플리케이션에서 라이브러리를 사용합니다. 원격 클라이언트에서 새 기능에 액세스하려면, 원격 워크스테이션의 IBM MQ MQI client 설치도 업그레이드해야 합니다. IBM MQ MQI client에는 IBM MQ MQI client 라이브러리가 포함되어 있습니다.

업그레이드되지 않은 원격 클라이언트는 업그레이드된 큐 관리자에 대한 작업을 계속 수행합니다. 드문 경우이지만 클라이언트 애플리케이션의 작동이 변경될 수 있습니다. 현재 버전의 변경사항이 클라이언트 애플리케이션에 영향을 미치는지 알아보려면 64 페이지의 『마이그레이션에 영향을 미치는 변경사항』의 내용을 참조해야 합니다.

업그레이드된 큐 관리자에 연결된 원격 클라이언트는 릴리스의 새 기능을 사용할 수 있습니다. 업그레이드된 원격 클라이언트가 업그레이드되지 않은 큐 관리자에 연결되어 있는 경우 새 기능을 사용해서는 안됩니다. 드문 경우이지만 클라이언트의 작동이 변경될 수 있습니다. 64 페이지의 『마이그레이션에 영향을 미치는 변경사항』의 내용을 참조하십시오.

일반적으로 IBM MQ MQI client를 업그레이드하면 클라이언트 애플리케이션을 재컴파일하거나 재링크할 필요가 없습니다. 또한 큐 관리자와 동일한 연결을 계속 사용할 수도 있습니다. 관련이 있는 특정 마이그레이션 경로 및 플랫폼에 대한 변경이 필요한 경우 해당 변경사항이 103 페이지의 『Windows에서 큐 관리자 마이그레이션』에서 식별됩니다.

CCDT(Client Channel Definition Table)는 IBM MQ 클라이언트와 큐 관리자 간 연결을 사용자 정의하기 위한 인터페이스입니다. 테이블의 항목은 큐 관리자를 사용하여 정의된 클라이언트 연결입니다. CCDT의 버전은 클라이언트 연결을 정의하는 데 사용된 큐 관리자의 버전입니다. IBM MQ MQI client가 CCDT를 사용하여 큐 관리자에 연결하는 경우, CCDT는 클라이언트의 버전보다 높거나 낮거나 같은 버전이어야 합니다.

이전 IBM MQ 클라이언트 또는 이전 CCDT를 통해 큐 관리자에 연결할 수 있습니다. CCDT를 사용 중이고 새 클라이언트 채널 구성 옵션(예: 공유 대화)을 사용하려는 경우 CCDT를 업그레이드해야 하고, 그 결과 IBM MQ MQI client 설치를 새 버전으로 업그레이드해야 합니다.

MQI 클라이언트: 클라이언트 채널 정의 테이블(CCDT)

IBM MQ MQI client 애플리케이션은 큐 관리자의 어느 레벨에나 연결할 수 있습니다. 클라이언트가 CCDT를 사용하여 큐 관리자에 연결하는 경우, CCDT는 클라이언트의 버전보다 높거나 낮거나 같은 버전이어야 합니다.

클라이언트가 IBM MQ의 새 버전을 사용하여 생성된 CCDT 파일을 사용하는 경우에는 클라이언트의 IBM MQ 버전에서 사용 가능했던 CCDT 내의 채널 속성만 큐 관리자와의 협상 중에 고려됩니다. IBM MQ의 새 버전에 추가된 CCDT에 있는 채널 속성은 이전 클라이언트에 의해 무시됩니다.

CCDT에 대해 생성된 큐 관리자의 버전

이전 릴리스에서 IBM MQ 9.0을 설치하기 전에 클라이언트는 동일한 버전 또는 이전 버전의 큐 관리자로 빌드된 CCDT를 사용할 수 있지만 이전에는 이후 버전의 큐 관리자로 빌드된 CCDT를 사용하는 클라이언트에 대한 제한 사항이 있었습니다. 그러나 IBM MQ 9.0에서 이 제한은 제거됩니다.

IBM MQ 9.0에서 클라이언트가 CCDT를 사용하는 경우 동일한 버전 또는 이전 버전의 큐 관리자로 빌드된 CCDT 및 이후 버전의 큐 관리자로 빌드된 CCDT를 사용할 수 있습니다.

이후 버전 큐 관리자에서 시작하는 CCDT 사용에 대한 동일한 제한사항은 IBM MQ 8.0, 7.5 및 7.1 에서 APARs IT10863 및 IT11547로도 제거됩니다. 자세한 정보는 기술 노트 [MQ 7.x, 8.0 and 9.0 compatibility with previous versions - including usage of CCDT files, JMS .bindings, SSL/TLS](#)를 참조하십시오.

공용 마이그레이션 시나리오

예를 들어, 큐 관리자를 이전 릴리스에서 이후 릴리스로 업그레이드하고 해당 콘텐츠의 새 CCDT를 작성하지 않은 경우, 클라이언트가 필요한 변경도 하지 않고 이후 릴리스 큐 관리자에 연결합니다. 큐 관리자에 대한 변경의 결과로 클라이언트 작동이 변경될 수 있습니다.

다른 공용 마이그레이션 시나리오의 경우, 어떤 큐 관리자와 클라이언트는 이후 릴리스로 업데이트하고 다른 큐 관리자와 클라이언트는 이전 릴리스에 그대로 둡니다. 이 시나리오에서는 이러한 클라이언트가 이후 릴리스의 기능을 완전히 사용할 수 있도록 하기 위해 이후 릴리스 큐 관리자에 연결된 IBM MQ MQI clients의 CCDT를 이후 릴리스로 업데이트하려고 합니다. 새 클라이언트도 이전 릴리스 큐 관리자에 연결할 수 있습니다. 기존 클라이언트는 두 릴리스의 큐 관리자에 연결합니다. 이후 릴리스의 클라이언트가 해당 릴리스에서 새 기능을 사용하려면 해당 새 릴리스의 큐 관리자가 생성한 CCDT를 배치해야 합니다. 이전 릴리스의 클라이언트가 이전 릴리스의 CCDT를 계속 사용할 수 있습니다. 사용 중인 CCDT에 상관없이 두 클라이언트 세트 모두 두 큐 관리자 세트 모두에 연결할 수 있습니다.

관련 정보

[클라이언트 채널 정의 테이블](#)

[V9.0.0 클라이언트 채널 정의 테이블에 대한 웹 주소 지정 가능 액세스](#)

[클라이언트 연결 채널 정의 액세스](#)

MQI 클라이언트: 새 구성 파일로 이동한 클라이언트 구성 스탠자

클라이언트 구성 정보는 기존 구성 스탠자에서 새 구성 파일 `mqclient.ini`로 이동했습니다.

클라이언트 구성 정보를 이동하면 기존 설정에 영향을 미칩니다. 예:

- `mqclient.ini`에서 클라이언트 연결의 TCP KeepAlive 속성을 설정하십시오. 예:

```
TCP:
KeepAlive = Yes
```

`qm.ini`에서 기존 설정은 무시됩니다.

- mqclient.ini에 ClientExitPath를 설정하십시오. 예:

```
ClientExitPath:
ExitsDefaultPath=/var/mqm/exits
ExitsDefaultPath64=/var/mqm/exits64
```

클라이언트를 업그레이드할 때 mqclient.ini 레지스트리에서 기존 설정은 클라이언트 구성 파일로 이동합니다. mqclient.ini 레지스트리에 값을 추가하는 경우 값이 무시됩니다.

- mqclient.ini에 JavaExitsClasspath를 설정하십시오.

Java 시스템 특성 com.ibm.mq.exitClasspath를 계속 사용하지 마십시오. 기존 설정은 계속 작동하지만 더 이상 사용되지 않습니다. mqclient.ini에서 설정하면 Java 시스템 특성보다 우선합니다.

관련 정보

[IBM MQ classes for JMS 구성 파일](#)

[IBM MQ classes for JMS를 위한 채널 엑시트 지정](#)

[IBM MQ 클라이언트 구성 파일](#)

지원되는 IBM MQ 클라이언트: 클라이언트 연결 및 서버 연결 채널의 기본 작동

클라이언트 및 서버 연결 채널의 기본 설정은 공유 대화를 사용합니다.

클라이언트와 서버 연결의 디폴트는 MQI 채널을 공유하는 것이다. SHARECNV(공유 대화) 매개변수를 사용하여 특정 TCP/IP 클라이언트 채널 인스턴스에서 공유할 수 있는 최대 대화 수를 지정합니다. 가능한 값은 다음과 같습니다.

SHARECNV(0)

이 값은 TCP/IP 소켓에서 대화를 공유하지 않음을 지정합니다. SHARECNV를 1 이상으로 설정한 경우 올바르게 실행되지 않는 기존 클라이언트 애플리케이션이 있으면 0의 값만 사용하십시오.

SHARECNV(1)

이 값은 TCP/IP 소켓에서 대화를 공유하지 않음을 지정합니다. 분산 서버의 성능은 값이 0인 경우와 유사합니다. 클라이언트 하트비트(MQGET 호출 여부와 관계없음) 및 미리 읽기가 사용 가능하고 채널 정지를 보다 쉽게 제어할 수 있습니다.

SHARECNV(2) - SHARECNV(999999999)

이러한 각 값은 공유되는 대화 수를 지정합니다. 클라이언트 연결 SHARECNV 값이 서버 연결 SHARECNV 값과 일치하지 않으면 더 낮은 값이 사용됩니다. 기본값은 SHARECNV(10)이며, 이는 채널 인스턴스당 최대 10개의 클라이언트 대화를 실행하도록 10개의 스레드를 지정합니다. 그러나 분산 서버에는 가능한 경우 SHARECNV(1)을 사용하여 완화할 수 있는 SHARECNV 채널에 대한 성능 문제가 존재합니다.

1 이상의 모든 SHARECNV 값에 대해 채널은 다음 기능을 지원합니다.

- 양방향 하트비트
- 관리자 중지-정지
- 미리 읽기
- 클라이언트 애플리케이션의 비동기 이용

또한 MQCONNX 옵션 MQCNO_NO_CONV_SHARING을 설정하고 SHARECNV가 1보다 큰 값으로 설정된 채널에 애플리케이션을 연결할 수도 있습니다. 결과는 SHARECNV가 1로 설정된 채널에 애플리케이션을 연결하는 경우와 같습니다.

성능

공유 대화의 사용과 IBM MQ 8.0에 소개된 추가 개선사항은 분산 서버의 성능에 영향을 줄 수 있습니다. [클라이언트 및 서버 연결 채널 조정](#)을 참조하십시오.

하트비트

하트비트는 어느 방향으로든 언제든지 채널을 통해 흐를 수 있습니다. SHARECNV(0)는 MQGET 호출이 대기 중일 때만 하트비트가 플로우됩니다.

채널 엑시트

클라이언트 또는 서버 연결 채널 엑시트의 작동은 채널이 대화를 공유하는 경우(즉, **SHARECNV**를 1보다 큰 값으로 설정) 변경됩니다. 이러한 상황은 거의 불가능하지만, 변경사항이 기존 엑시트의 작동에 영향을 미칠 수는 있습니다. 변경사항은 다음과 같습니다.

- 송신 및 수신 엑시트는 MQXR_INIT 호출에서 MQCD 구조를 대체할 수 있습니다. 이러한 엑시트의 영향은 동일한 채널에서 대화가 다른 대화와 공유되는지 여부에 따라 다릅니다.
 - 엑시트 인스턴스로 전달된 MQCXP SharingConversations 필드가 FALSE로 설정되면 이 엑시트 인스턴스는 해당 채널 인스턴스에서 첫 번째이거나 유일한 대화입니다. 다른 엑시트는 MQCD를 동시에 변경할 수 없으며 MQCD의 변경사항은 채널이 실행되는 방식에 영향을 줄 수 있습니다.
 - 엑시트 인스턴스로 전달된 MQCXP SharingConversations 필드가 TRUE로 설정되면 이 엑시트 인스턴스는 후속 대화입니다. 이는 채널 인스턴스를 다른 대화와 공유합니다. 엑시트 인스턴스에서 MQCD에 작성된 변경사항이 MQCD에 보유되지만 채널 실행 방법에 영향을 주지 않습니다.
- MQCXP SharingConversations 필드가 TRUE로 설정되면 송신, 수신 및 보안 엑시트 인스턴스에서 MQCD를 대체할 수 있습니다. 다른 대화의 엑시트 인스턴스가 동시에 MQCD를 변경할 수 있습니다. 하나의 엑시트 인스턴스가 작성한 업데이트를 다른 인스턴스가 겹쳐쓸 수 있습니다. MQCD의 필드에서 일관성을 유지하려면 이러한 여러 엑시트 인스턴스에서 MQCD에 대한 액세스를 직렬화할 필요가 있습니다.

SharingConversations 필드가 TRUE로 설정된 경우 MQCD를 업데이트하면 채널이 실행되는 방식에 영향을 미치지 않습니다. MQCXP SharingConversations 필드가 FALSE로 설정되는 경우 유일한 변화는 MQXR_INIT 호출에서 채널 작동 변경입니다.

관련 정보

[공유 대화 사용](#)

[MQI 채널에 대한 채널 엑시트 프로그램](#)

[미리 읽기 사용](#)

[MQI 채널 중지](#)

[클라이언트 및 서버 연결 채널 조정](#)

[HeartbeatInterval \(MQLONG\)](#)

[SharingConversations \(MQLONG\)](#)

[ALTER CHANNEL](#)

[비동기 이용 샘플 프로그램](#)


CD 한 Continuous Delivery 릴리스에서 다른 릴리스로 마이그레이션

한 CD(Continuous Delivery) 릴리스에서 다른 릴리스로 마이그레이션하는 방법의 개요입니다.

시작하기 전에

1. 기존 IBM MQ 환경을 백업하십시오. IBM MQ의 현재 CD 릴리스로 되돌려야 하는 경우에 필요합니다.

중요사항: 새 설치가 시작되면 모든 기존 IBM MQ 오브젝트가 새 수정 레벨로 마이그레이션됩니다. 시스템을 백업하지 않으면 마이그레이션을 수행하기 전에 작성된 백업을 완전히 설치 제거하고 복원하지 않고 이전 레벨로 오브젝트를 되돌릴 수 없습니다.

 `qm.ini` 파일 및 레지스트리 입력 항목을 복사하십시오.

시스템 백업에 대한 자세한 정보는 [IBM MQ 큐 관리자 데이터 백업 및 복원](#)을 참조하십시오.

2. `dmpmqcfg` 명령을 사용하여 현재 구성 세부사항을 텍스트 파일에 저장하십시오.

프로시저

1. 마이그레이션되는 설치에 대한 모든 IBM MQ 프로세스를 중지하십시오.
2. 기존 CD 설치를 설치 제거하십시오.

참고: 이는 시스템에서 오브젝트 정의를 제거하지 않으므로 그대로 남아 있습니다.

3. 새 CD 수정 레벨(예: 동일한 시스템에서 9.0.5)을 설치하십시오.
4. 큐 관리자를 시작하십시오.

```
strmqm QmgrName
```

새 CD 레벨로 마이그레이션한 후에 먼저 큐 관리자를 시작하는 경우:

- 기존 오브젝트에 대한 새 속성이 모두 해당 기본값으로 설정됩니다.
- 모든 기본 오브젝트가 새로 작성됩니다.
- 큐 관리자 오브젝트는 새 수정 레벨로 마이그레이션됩니다.

참고: 현재 구성 세부사항을 텍스트 파일에 저장하면 새 버전을 다른 시스템에 설치한 경우 해당 파일은 작성 후에 새로 작성된 큐 관리자에서 해당 오브젝트를 복제하는 데 사용할 수 있습니다.

이를 수행할 수 있는 방법에 대한 지시사항은 **runmqsc** 명령을 참조하십시오.

Windows에서 IBM MQ 마이그레이션

Windows 플랫폼과 연관된 IBM MQ 마이그레이션 태스크는 이 절에서 그룹화됩니다.

이 태스크 정보

CD

이 주제에서는 IBM MQ 제품의 최신 버전에서 또는 최신 버전으로 마이그레이션하기 위해 수행해야 하는 다양한 단계를 나열합니다.

제품의 Continuous Delivery 릴리스를 마이그레이션하는 경우 97 페이지의 『한 Continuous Delivery 릴리스에서 다른 릴리스로 마이그레이션』도 참조하십시오.

프로시저

- 마이그레이션 계획 작성에 대한 정보는 99 페이지의 『Windows에서 IBM MQ를 최신 버전으로 마이그레이션 계획』의 내용을 참조하십시오.
- 이전 버전에서 최신 버전으로의 큐 관리자 마이그레이션에 대한 정보는 103 페이지의 『Windows에서 큐 관리자를 나중 버전으로 마이그레이션』의 내용을 참조하십시오.
- 큐 관리자를 이전 버전으로 되돌리는 데 대한 정보는 116 페이지의 『Windows에서 큐 관리자를 이전 버전으로 되돌리기』의 내용을 참조하십시오.
- IBM MQ MQI client를 최신 버전으로 마이그레이션하는 데 대한 정보는 118 페이지의 『Windows에서 IBM MQ MQI client를 나중 버전으로 마이그레이션』의 내용을 참조하십시오.
- 단일 인스턴스 큐 관리자를 다중 인스턴스 큐 관리자로 변환하는 데 대한 정보는 123 페이지의 『Windows에서 단일 인스턴스에서 다중 인스턴스 큐 관리자로 마이그레이션』의 내용을 참조하십시오.
- 다중 인스턴스 큐 관리자를 단일 인스턴스 큐 관리자로 되돌리는 데 대한 정보는 125 페이지의 『Windows에서 단일 인스턴스 큐 관리자로 되돌리기』의 내용을 참조하십시오.
- IBM MQ 라이브러리 로딩을 최신 버전으로 마이그레이션하는 데 대한 정보는 120 페이지의 『Windows에서 IBM MQ 라이브러리 로딩을 나중 버전으로 마이그레이션』의 내용을 참조하십시오.
- MQ Telemetry를 최신 버전으로 마이그레이션하는 데 대한 정보는 126 페이지의 『Windows에서 MQ Telemetry 마이그레이션』의 내용을 참조하십시오.
- MSCS 구성을 최신 버전으로 마이그레이션하는 데 대한 정보는 127 페이지의 『Windows에서 MSCS 구성 마이그레이션』의 내용을 참조하십시오.

V 9.0.4

로그를 고급 형식 디스크로 마이그레이션하는 데 대한 정보는 129 페이지의 『Windows에서 로그를 고급 형식 디스크로 마이그레이션』의 내용을 참조하십시오.

관련 개념

66 페이지의 『마이그레이션 개념 및 방법』

제품의 한 릴리스에서 다른 릴리스로 마이그레이션하기 위한 다양한 개념 및 방법에 대한 개요입니다.

관련 태스크

[130 페이지의 『Migrating IBM MQ on UNIX and Linux』](#)

UNIX and Linux 플랫폼과 연관된 마이그레이션 태스크는 이 섹션에서 그룹화됩니다.

[156 페이지의 『IBM i에서 IBM MQ 마이그레이션』](#)

IBM i과(와) 연관된 IBM MQ 마이그레이션 태스크가 이 절에 그룹화되어 있습니다.

[177 페이지의 『z/OS에서 IBM MQ 마이그레이션』](#)

z/OS와 연관된 마이그레이션 태스크는 이 섹션에서 그룹화됩니다.

관련 참조

[64 페이지의 『마이그레이션에 영향을 미치는 변경사항』](#)

Windows에서 IBM MQ를 최신 버전으로 마이그레이션 계획

Windows에서 IBM MQ를 최신 버전으로 마이그레이션하기 전에 시스템 요구사항 정보 및 마이그레이션에 영향을 미칠 수 있는 변경사항에 대한 정보를 검토한 후 마이그레이션 계획을 작성하십시오.

시작하기 전에

마이그레이션 개념을 이해하지 못한 경우, [66 페이지의 『마이그레이션 개념 및 방법』](#)의 내용을 참조하십시오.

IBM WebSphere MQ 7.0.1에서 IBM MQ 9.0로 마이그레이션하는 경우, 먼저 임시 버전으로 마이그레이션해야 합니다. [마이그레이션 경로](#)의 내용을 참조하십시오.

IBM WebSphere MQ 7.0.1에서 이주하기 위해 병렬 또는 다중 단계 이주를 사용하기 전에 IBM WebSphere MQ 7.0.1 설치가 픽스팩 6이상인지 확인하십시오.

이 태스크 정보

마이그레이션 계획을 세우려면 안내서대로 다음 단계에 따르십시오.

프로시저

1. 제품의 나중 버전에 대한 IBM MQ 시스템 요구사항을 검토하십시오.

[IBM MQ에 대한 시스템 요구사항의 내용을 참조하십시오.](#)

2. 제품의 이전 버전과 나중 버전을 동일한 서버에서 실행할 것인지 여부 및 사용할 마이그레이션 방법을 결정하십시오.

선택은 단단계 마이그레이션, 병렬 마이그레이션 또는 다단계 마이그레이션입니다. [73 페이지의 『IBM MQ for Multiplatforms에서 마이그레이션 방법』](#)의 내용을 참조하십시오.

3. 적용되는 IBM MQ의 모든 변경사항을 검토하십시오.

[64 페이지의 『마이그레이션에 영향을 미치는 변경사항』](#)의 내용을 참조하십시오.

4. 성능 변경사항을 검토하십시오.

[IBM MQ 제품군 - 성능 보고서](#)를 참조하십시오.

5. IBM MQ의 최신 버전에 대한 readme 파일을 검토하십시오.

[IBM MQ, WebSphere MQ, and MQSeries product readmes](#)의 내용을 참조하십시오.

6. 큐 관리자 마이그레이션의 순서와 시간을 계획하십시오.

- 큐 관리자가 큐 관리자 클러스터의 구성원인 경우 먼저 전체 저장소인 큐 관리자를 마이그레이션해야 합니다.

- 큐 관리자가 고가용성 클러스터의 구성원인 경우 중단 시간을 최소화하고 가용성을 극대화할 수 있는 마이그레이션 계획을 세우십시오. 자세한 정보는 [211 페이지의 『고가용성 구성의 큐 관리자 마이그레이션』](#)의 내용을 참조하십시오.

7. 큐 관리자를 나중 버전으로 마이그레이션할 계획을 세우십시오.

103 페이지의 『Windows에서 큐 관리자를 나중 버전으로 마이그레이션』의 내용을 참조하십시오.

큐 관리자 데이터 백업은 큐 관리자 마이그레이션 태스크의 일부입니다. 대체 방법은 새 서버를 설치하고 구성한 다음 새 서버의 새 큐 관리자로 최신 버전을 테스트하는 것입니다. 최신 버전에서 프로덕션을 시작할 준비가 되면 큐 관리자 구성 및 데이터를 새 서버에 복사하십시오.

8. 작성한 수동 프로시저 또는 자동화된 프로시저를 메시지 및 코드 변경사항으로 업데이트하는 계획을 세우십시오.
9. 나중 버전에서 큐 관리자를 프로덕션에 넣기 전에 수행할 회귀 테스트를 결정하십시오. 이전 단계에서 식별한 프로시저와 애플리케이션을 사용자의 회귀 테스트에 포함하십시오.
10. IBM MQ MQI client 설치를 최신 버전으로 마이그레이션하도록 계획하십시오.
11. 최신 버전에서 클라이언트 및 서버 애플리케이션을 마이그레이션하여 새 기능을 사용하도록 계획하십시오.

Windows에서 IBM MQ 8.0 이상에 대한 마이그레이션 고려사항

IBM MQ 8.0에서 IBM MQ for Windows에 대한 많은 변경사항이 작성되었습니다. Windows에서 IBM MQ 8.0 이상에 대해 마이그레이션 태스크를 계획하기 전에 이러한 변경사항을 이해해야 합니다.

제품의 단일 사본 설치

사용자 시스템에 제품의 이전 버전이 이미 있으며 최신 버전으로 업그레이드하려는 경우 다양한 옵션이 있습니다. 다음 중 한 가지 방법을 수행할 수 있습니다.

- 이전 버전의 설치를 제거한 다음 최신 버전을 설치합니다.
- 현재 설치된 버전과 함께 새 사본을 설치하고 나중에 원본을 설치 제거하십시오. 100 페이지의 『기존 버전과 함께 제품 설치』의 내용을 참조하십시오.
- 프롬프트되면 현재 설치된 버전을 대체하도록 선택하여 마이그레이션 설치를 수행하십시오.

제품을 설치하고 나면 각 큐 관리자가 시작되고 데이터 마이그레이션이 수행됩니다. 이 때, 큐 관리자가 32비트에서 64비트로 마이그레이션됩니다.

기존 버전과 함께 제품 설치

기존 제품과 함께 또 다른 버전의 제품을 설치하려는 경우 이를 수행할 수 있습니다. 자세한 정보는 79 페이지의 『다중 IBM MQ 설치』 및 111 페이지의 『Windows에서 마이그레이션: 병행』의 내용을 참조하십시오.

제품의 새 버전을 설치할 경우, `setmqm` 명령을 실행하여 새 설치와 큐 관리자를 연결하십시오.

각 큐 관리자를 차례로 시작하면 해당 데이터 마이그레이션이 수행됩니다.

설치의 쌍 중 하나 이상 업그레이드

예를 들어, 시스템에 IBM MQ 8.0 설치 및 IBM MQ 9.0 설치가 이미 있는 경우 IBM MQ 8.0 설치를 9.0으로 업그레이드하려면 다음과 같은 추가 단계가 필요합니다.

IBM MQ 9.0 설치 프로그램을 시작할 때 새 인스턴스 설치 또는 기존 인스턴스 유지보수 또는 업그레이드를 원하는지 여부를 묻습니다.

그러나 선택 상자에는 다른 IBM MQ 9.0 설치만이 표시되고 IBM MQ 8.0 설치는 표시되지 않습니다. 이 때 새 인스턴스 설치를 선택하십시오.

스플래시 화면이 표시된 후에, IBM MQ 9.0 설치 프로그램을 사용하여 IBM MQ 9.0으로 업그레이드할 수 있는 이전 설치를 나열하는 두 번째 패널이 나타납니다.

이 패널에서 8.0.0.n 설치 'Installation m' 업그레이드를 선택한 후 다음을 클릭하십시오.

디지털 서명 알고리즘 변경

IBM MQ 프로그램과 설치 이미지는 진품이고 수정되지 않았음을 확인하기 위해 Windows에 디지털 방식으로 서명됩니다.

IBM MQ 8.0 이전 릴리스에서는 RSA 알고리즘을 사용하는 SHA-1을 통해 제품이 서명됩니다.

IBM MQ 8.0부터 RSA 알고리즘을 사용하는 SHA-256이 사용됩니다. Windows의 몇몇 이전 버전에서는 새 디지털 서명 알고리즘을 지원하지 않으며, 이러한 버전은 IBM MQ 8.0 이상에서 지원되지 않습니다.

Windows 시스템에서의 하드웨어 및 소프트웨어 요구사항을 참조하여 지원되는 Windows 버전에 IBM MQ 8.0 이상을 설치하는지 확인하십시오.

기존 애플리케이션

제품의 이전 버전과 함께 빌드된 모든 애플리케이션은 IBM MQ 8.0 이상에서 계속해서 64비트 큐 관리자를 사용합니다.

C++ 오브젝트 인터페이스를 사용하는 모든 애플리케이션은 다시 빌드해야 합니다. C 인터페이스를 사용하는 애플리케이션은 영향을 받지 않습니다.

엑시트

Windows 64비트 운영 체제에서의 큐 관리자 엑시트는 64비트 엑시트로 컴파일되어야 합니다. 32비트 큐 관리자 엑시트는 64비트 큐 관리자와 함께 사용하기 전에 재컴파일해야 합니다. IBM MQ 8.0 이상에서 64비트 큐 관리자를 통해 32비트 엑시트를 사용하려고 하면 AMQ9535 "올바르지 않은 엑시트" 오류 메시지가 발행됩니다.

클라이언트

32비트 클라이언트 애플리케이션은 지원되는 모든 제품 버전에서 직접 큐 관리자에 연결할 수 있습니다. 여기에는 64비트 IBM MQ 8.0 이상이 포함됩니다.

샘플

IBM MQ 8.0부터 C 및 C++ 언어에 대한 샘플은 64비트로 컴파일됩니다.

관련 정보

[Windows: IBM MQ 8.0 에 대한 변경사항](#)

[Windows 시스템의 디렉토리 구조](#)

[Windows 시스템의 하드웨어 및 소프트웨어 요구사항](#)

Windows Windows에서 프로그램 및 데이터 디렉토리 위치

Windows 의 IBM MQ 프로그램 바이너리 및 데이터 파일에 대한 설치 위치는 설치 중인 IBM MQ 버전과 IBM MQ 가 처음 설치되는 것인지 여부에 따라 다릅니다.

첫 번째 설치

IBM MQ를 처음으로 설치하는 경우 기본 설치 위치를 허용할 수 있습니다. IBM MQ 데이터와 로그의 위치 및 IBM MQ 2진 파일의 위치를 선택하여 사용자 정의 설치 옵션을 선택할 수도 있습니다.

IBM MQ 8.0 전에 기본 옵션을 선택한 경우 IBM MQ 프로그램 2진 및 데이터 파일이 동일한 디렉토리에 설치되었습니다. IBM MQ 8.0부터 프로그램 2진 파일의 기본 위치가 데이터 파일의 기본 위치와 다릅니다.

표 8. Windows에서 다른 IBM MQ 버전의 기본 프로그램 및 데이터 디렉토리 위치		
IBM MQ 버전	IBM MQ 프로그램 2진 파일 설치 위치	IBM MQ 데이터 파일 위치
IBM WebSphere MQ 7.1 및 IBM WebSphere MQ 7.5	프로그램 및 데이터 파일이 하나에 위치에 있습니다. C:\Program Files (x86)\IBM\WebSphere MQ	
IBM MQ 8.0	C:\Program Files\IBM\WebSphere MQ	C:\ProgramData\IBM\MQ
IBM MQ 9.0	C:\Program Files\IBM\MQ	C:\ProgramData\IBM\MQ

후속 설치 및 재설치

데이터 디렉토리가 지정된 후에는 설치 프로세스 중에 후속 설치를 위해 변경할 수 없습니다. IBM MQ는 64비트 운영 체제에 설치될 때만 64비트 버전으로 설치됩니다.

IBM MQ 9.0의 경우 이전에 제품 버전이 설치되어 있어 새 설치에서 기존 데이터 디렉토리를 계속 사용하는 경우가 아니면 기본 데이터 디렉토리는 C:\ProgramData\IBM\MQ입니다.

기존 IBM MQ 8.0 설치

세 가지 업그레이드 경로가 가능합니다.

- 먼저 IBM MQ 8.0을 설치 제거한 다음 IBM MQ 9.0 설치.
- 이전 버전을 먼저 설치 제거하지 않고 IBM MQ 9.0 설치 프로세스를 시작할 때 IBM MQ 8.0 를 업그레이드하십시오.
- IBM MQ 8.0 와 함께 IBM MQ 9.0 를 설치한 후 IBM MQ 8.0를 설치 제거하십시오.

IBM MQ 8.0이(가) 설치될 때 제품 2진 파일은 기본적으로 C:\Program Files\IBM\WebSphere MQ에 배치되며 제품 데이터 및 로그는 기본적으로 C:\ProgramData\IBM\MQ에 배치됩니다.

IBM MQ 8.0을 설치 제거하면 데이터 디렉토리 위치에 대한 정보가 레지스트리에 남아 있습니다. IBM MQ 8.0을 설치 제거한 후 IBM MQ 9.0을 설치하기 전에 설치 제거 프로세스 후 남겨진 데이터와 파일을 정리하기 위해 ResetMQ.cmd 스크립트를 실행할 수 있습니다.

중요사항: 이 스크립트는 주의하여 사용해야 합니다. ResetMQ.cmd는 기존 큐 관리자 구성을 제거할 수 있습니다. 자세한 정보는 [IBM MQ 설치 설정 지우기](#)를 참조하십시오.

IBM MQ 8.0 설치 제거 후 IBM MQ 9.0 설치

IBM MQ 8.0을 (를) 설치 제거한 후 동일한 설치 이름을 사용하지만 IBM MQ 9.0 기본 프로그램 2진 파일 위치 C:\Program Files\IBM\MQ를 사용하여 IBM MQ 9.0 가 설치됩니다. 즉, 프로그램 파일은 업그레이드 후에 위치를 변경합니다.

선택사항: 사용자 설치 옵션을 사용하여 설치 경로를 수정할 수 있습니다. 예를 들어, C:\Program Files (x86)\IBM\WebSphere MQ로 다시 수정할 수 있습니다.

기본 데이터 경로는 C:\ProgramData\IBM\MQ입니다.

IBM MQ 9.0 설치 프로세스를 시작할 때 IBM MQ 8.0 업그레이드

IBM MQ 8.0 를 설치 제거하지 않고 IBM MQ 9.0 를 설치하고 IBM MQ 8.0 설치를 업그레이드하도록 선택하면 새 프로그램 2진파일이 IBM MQ 8.0 2진파일을 대체하므로 기본적으로 새 2진파일은 C:\Program Files (x86)\IBM\WebSphere MQ에 있습니다. 기존 데이터 경로가 유지되므로 기본적으로 데이터 경로는 C:\ProgramData\IBM\MQ입니다.

IBM MQ 8.0 와 공존하도록 IBM MQ 9.0 설치

If you install IBM MQ 9.0 alongside IBM MQ 8.0, a unique path is chosen, which by default is C:\Program Files\IBM\MQ. 기존 데이터 경로가 유지되므로 기본적으로 데이터 경로는 C:\ProgramData\IBM\MQ입니다.

기존 IBM WebSphere MQ 7.5 또는 IBM WebSphere MQ 7.1 설치

세 가지 업그레이드 경로가 가능합니다.

- IBM WebSphere MQ 7.1 또는 7.5 를 먼저 설치 제거한 다음 최신 버전을 설치하십시오.
- 이전 버전을 먼저 설치 제거하지 않고 IBM MQ 9.0 설치 프로세스를 시작할 때 IBM WebSphere MQ 7.1 또는 7.5 를 업그레이드하십시오.
- IBM WebSphere MQ 7.1 또는 7.5 옆에 IBM MQ 9.0 를 설치한 후 이전 버전을 설치 제거하십시오.

IBM WebSphere MQ 7.5 또는 7.1 이 설치되면 프로그램 2진 파일 및 데이터가 모두 기본적으로 C:\Program Files (x86)\IBM\WebSphere MQ에 설치됩니다.

IBM WebSphere MQ 7.5 또는 7.1을 설치 제거하면 데이터 디렉토리의 위치에 대한 정보가 레지스트리에 남아 있습니다.

IBM WebSphere MQ 7.5 또는 7.1 설치 제거 후 IBM MQ 9.0 설치

IBM WebSphere MQ 7.5 또는 7.1을 설치 제거한 후 IBM MQ 9.0은 C:\Program Files\IBM\MQ IBM MQ 9.0 기본 프로그램 2진 파일 위치를 사용하여 동일한 설치 이름을 사용하여 설치됩니다. 즉, 프로그램 파일이 Windows 32비트 프로그램 위치에서 Windows 64비트 프로그램 위치로 이동됩니다.

선택사항: 사용자 설치 옵션을 사용하여 설치 경로를 수정할 수 있습니다. 예를 들어, C:\Program Files (x86)\IBM\WebSphere MQ로 다시 수정할 수 있습니다.

IBM MQ 9.0 설치 프로세스를 시작할 때 IBM WebSphere MQ 7.5 또는 7.1 업그레이드

IBM WebSphere MQ 7.1 또는 7.5를 설치 제거하지 않고 IBM MQ 9.0을 설치하고 IBM WebSphere MQ 7.1 또는 7.5 설치를 업그레이드하도록 선택하면 새 프로그램 2진파일이 IBM WebSphere MQ 7.1 또는 7.5 2진파일을 대체하므로 기본적으로 새 2진파일은 C:\Program Files (x86)\IBM\WebSphere MQ에 있습니다. 기존 데이터 경로가 유지되므로 기본적으로 데이터 경로도 C:\Program Files (x86)\IBM\WebSphere MQ입니다.

IBM WebSphere MQ 7.5 또는 7.1 과 공존하도록 IBM MQ 9.0 설치

If you install IBM MQ 9.0 alongside IBM WebSphere MQ 7.5 or 7.1, a unique path is chosen, which by default is C:\Program Files\IBM\MQ. 기존 데이터 경로가 유지되므로 기본적으로 데이터 경로는 C:\Program Files (x86)\IBM\WebSphere MQ입니다.

기존 IBM WebSphere MQ 7.0.1 설치

IBM WebSphere MQ 7.0.1에서 IBM MQ 9.0로 마이그레이션하는 경우, 먼저 임시 버전으로 마이그레이션해야 합니다. [마이그레이션 경로](#)의 내용을 참조하십시오.

IBM WebSphere MQ 7.0.1의 경우에는 중간 버전으로 IBM MQ 8.0만 사용할 수 있습니다. IBM MQ 8.0로 업그레이드할 때 프로그램 및 데이터 디렉토리 지정에 대한 정보는 IBM MQ 8.0 제품 문서의 [Windows: 프로그램 및 데이터 디렉토리 위치](#)를 참조하십시오.

관련 개념

66 페이지의 [『마이그레이션 개념 및 방법』](#)

제품의 한 릴리스에서 다른 릴리스로 마이그레이션하기 위한 다양한 개념 및 방법에 대한 개요입니다.

관련 정보

[IBM MQ 설치 설정 지우기](#)

[Windows 시스템의 하드웨어 및 소프트웨어 요구사항](#)

Windows Windows에서 큐 관리자 마이그레이션

이 절에서는 큐 관리자를 나중 버전의 제품으로 마이그레이션하는 프로시저와 큐 관리자를 이전 버전의 제품에 복원하는 프로시저에 대해 자세히 설명합니다.

관련 태스크

131 페이지의 [『UNIX 및 Linux에서 큐 관리자 마이그레이션』](#)

이 절에서는 큐 관리자를 나중 버전의 제품으로 마이그레이션하는 프로시저와 큐 관리자를 이전 버전의 제품에 복원하는 프로시저에 대해 자세히 설명합니다.

158 페이지의 [『IBM i에서 큐 관리자를 나중 버전으로 마이그레이션』](#)

큐 관리자를 이전 릴리스에서 나중 릴리스로 마이그레이션하려면 다음 지시사항에 따르십시오.

177 페이지의 [『z/OS에서 IBM MQ 마이그레이션』](#)

z/OS와 연관된 마이그레이션 태스크는 이 섹션에서 그룹화됩니다.

Windows Windows에서 큐 관리자를 나중 버전으로 마이그레이션

Windows 플랫폼에서는 다음 지시사항에 따라 IBM MQ의 이전 버전에서 나중 버전으로 큐 관리자를 마이그레이션하십시오.

시작하기 전에

서버에 초기 지원 프로그램 코드를 설치한 경우 설치 시 작성된 모든 큐 관리자를 삭제해야 합니다. 프로덕션 레벨 코드 설치를 진행하기 전에 코드를 설치 제거하십시오.

1. 마이그레이션 계획을 작성하십시오. 99 페이지의 『Windows에서 IBM MQ를 최신 버전으로 마이그레이션 계획』의 내용을 참조하십시오.
2. IBM MQ에서 지원되는 Windows 버전에 대한 정보를 포함하여 최신 버전에 대한 IBM MQ 시스템 요구사항을 검토하십시오. IBM MQ에 대한 시스템 요구사항의 내용을 참조하십시오.
3. 나중 버전의 IBM MQ를 이전 버전 위에 설치하기 전에 시스템을 백업하십시오. 큐 관리자를 시작한 후에는 이전 버전으로 되돌릴 수 없습니다. 시스템을 복원해야 하는 경우, 나중 버전의 IBM MQ에서 수행한 작업(예: 메시징 및 오브젝트 변경)은 복구할 수 없습니다. 시스템 백업에 대한 자세한 정보는 [IBM MQ 큐 관리자 데이터 백업 및 복원](#)을 참조하십시오.
4. 설치된 다른 SupportPac이 나중 버전에 적용되는지 검토하십시오.
5. 다중 IBM MQ 설치가 있는 서버에서 실행 중인 경우에는 설치를 식별해야 합니다. 입력하는 명령이 올바른 설치에 대해 실행되도록 하십시오. `setmqenv`를 참조하십시오.

이 태스크 정보

명령을 실행하려면 운영 체제가 IBM MQ 설치에서 명령을 찾아야 합니다. 일부 명령의 경우 올바른 큐 관리자와 연관된 설치에서 명령을 실행해야 합니다. IBM MQ는 해당 설치로 명령을 전환하지 않습니다. 기타 명령(예: `setmqinst`)의 경우, 나중 버전의 제품이 설치된 설치에서 명령을 실행할 수 있습니다.

이전 버전의 제품이 설치된 경우, 검색 경로를 로컬 설정으로 대체하지 않으면 해당 버전에 대한 명령이 실행됩니다. `setmqenv`를 실행하면 검색 경로를 대체할 수 있습니다. IBM WebSphere MQ 7.0.1이 설치되지 않은 사용자는 경로를 올바르게 설정해야 명령을 실행할 수 있습니다. 기본 설치가 설정된 경우 선택을 로컬 검색 경로로 대체하지 않으면 기본 설치에서 복사 명령이 실행됩니다.

프로시저

1. `group mqm`의 사용자로 로그인하십시오.
2. IBM MQ 설치를 사용하는 모든 애플리케이션을 중지하십시오.
MFT(Managed File Transfer) 컴포넌트를 사용하는 경우 MFT 에이전트가 참여한 모든 파일 전송을 완료했는지 확인하십시오. 에이전트와 연관된 불완전 전송이 없어야 하며 해당 `SYSTEM.FTE.STATE` 큐는 메시지를 포함할 수 없습니다.
3. IBM MQ 설치와 연관된 큐 관리자의 모든 활동을 종료하십시오.
 - a) `dspmq` 명령을 실행하여 시스템에 있는 모든 큐 관리자의 상태를 나열하십시오.
업데이트 중인 설치에서 다음 명령 중 하나를 실행하십시오.

```
dspmq -o installation -o status  
dspmq -a
```


`dspmq -o installation -o status`는 IBM MQ의 모든 설치와 연관된 큐 관리자의 설치 이름 및 상태를 표시합니다.

`dspmq -a`는 명령을 실행하는 설치와 연관된 활성 큐 관리자의 상태를 표시합니다.

- b) 다음 예제에 나타난 것처럼 MQSC 명령 `DISPLAY LSSTATUS`를 사용하여 큐 관리자와 연관된 리스너의 상태를 나열하십시오.

```
echo "DISPLAY LSSTATUS(*) STATUS" | runmqsc QmgrName
```

- c) `endmqm` 명령을 실행하여 이 설치와 연관된 실행 중인 각 큐 관리자를 중지하십시오.



endmqm 명령은 연결되어 있는 큐 관리자가 중지 중임을 애플리케이션에게 알립니다. [큐 관리자 중지를 참조하십시오.](#)

유지보수를 계속하려면 애플리케이션이 큐 관리자에서 연결을 끊고 로드한 IBM MQ 라이브러리를 해제하여 **endmqm** 명령에 응답해야 합니다. 애플리케이션이 이를 수행하지 않으면 애플리케이션이 IBM MQ 자원을 해제하도록 할 다른 방법(예: 애플리케이션 중지)을 찾아야 합니다.

또한 설치의 일부인 클라이언트 라이브러리를 사용 중인 애플리케이션도 중지해야 합니다. 클라이언트 애플리케이션은 다른 IBM MQ 설치를 실행하는 다른 큐 관리자에 연결되어 있을 수 있습니다. 이 애플리케이션에는 현재 설치의 큐 관리자가 종료될 예정임을 알리지 않습니다.

로드된 설치의 IBM MQ 공유 라이브러리를 계속 사용하는 애플리케이션이 있으면 IBM MQ 유지보수를 적용할 수 없습니다. 애플리케이션은 큐 관리자에서 연결을 끊거나 강제로 연결이 끊어질 수 있지만 로드된 IBM MQ 공유 라이브러리는 보관됩니다.

참고: 17 페이지의 『[유지보수 레벨 업데이트를 Windows의 다중 인스턴스 큐 관리자에 적용](#)』에서는 다중 인스턴스 큐 관리자에게 유지보수를 적용하는 방법을 설명합니다. 다중 인스턴스 큐 관리자는 다른 서버에 유지보수가 적용되는 동안 계속 실행될 수 있습니다.

- d) 다음 명령을 사용하여 큐 관리자와 연관된 모든 리스너를 정지하십시오.

```
endmqslsr -m QMgrName
```

4. 큐 관리자를 백업하십시오.

모든 큐 관리자 데이터 및 로그 파일 디렉토리(모든 서브디렉토리 포함)의 사본을 작성하고 **qm.ini** 파일 및 레지스트리 입력 항목의 사본도 작성하십시오. 자세한 정보는 [IBM MQ 큐 관리자 데이터 백업 및 복원을 참조하십시오.](#)

5. IBM WebSphere MQ 또는 IBM MQ 서비스를 중지하고 서비스 아이콘 애플리케이션을 종료하십시오.

6. 옵션: 단단계 마이그레이션을 수행 중이고 IBM WebSphere MQ 7.0.1 Fix Pack 6 이상에서 마이그레이션하는 경우, 현재 버전의 제품을 선택적으로 설치 제거할 수 있습니다.

참고로, 단일 스테이지 마이그레이션을 수행 중인 경우에만 이 단계를 수행합니다. [106 페이지의 『Windows에서 마이그레이션: 단단계』](#)의 내용을 참조하십시오.

7. IBM MQ의 나중 버전을 설치하십시오.

Windows에서 설치 런치패드를 사용하거나 **msiexec** 명령을 사용하여 이를 수행할 수 있습니다. 자세한 정보는 다음을 참조하십시오.

- [IBM MQ 설치 런치패드를 사용하여 설치 수정](#)
- [msiexec을 사용하여 IBM MQ 서버 설치 자동 수정](#)

8. 도메인, 사용자 ID 및 비밀번호 정보를 다시 입력하십시오.

최신 버전 설치가 완료되면 **IBM MQ 준비 마법사**가 자동으로 시작됩니다.

UAC가 사용 가능한 경우: IBM MQ 준비 마법사를 재실행하는 경우 마법사가 관리자 권한으로 실행되는지 확인하십시오. 그렇지 않으면 마법사가 실패할 수 있습니다.

9. 큐 관리자를 시작하십시오.

```
strmqm QmgrName
```

마이그레이션 후 처음으로 큐 관리자를 시작할 때:

- 기존 오브젝트에 대한 새 속성이 모두 해당 기본값으로 설정됩니다.
- 모든 기본 오브젝트가 새로 작성됩니다.

- 큐 관리자 데이터가 마이그레이션됩니다.

중요사항: 명시적으로 기본 시스템 오브젝트를 재설정하거나 재작성하려는 경우 외에는 큐 관리자를 시작하기 위해 -c 옵션을 사용하지 마십시오.

리스너를 시작하기 전에 IBM MQ를 시작해야 합니다.

다음에 수행할 작업

마이그레이션 계획의 태스크(예: 새 코드 레벨 확인 및 클라이언트 연결 자동 재시작과 같은 새 기능 배치)를 완료하십시오.

발행/구독을 사용할 경우 발행/구독 브로커를 마이그레이션해야 합니다.

큐 관리자가 큐 관리자 클러스터의 멤버인 경우, 클러스터의 다른 멤버를 마이그레이션하십시오.

중요사항: 브로커 발행/구독 마이그레이션은 IBM MQ 8.0 이상에서 지원되지 않으므로 IBM MQ 시스템을 IBM MQ 8.0 이상으로 마이그레이션하기 전에 발행/구독 브로커 상태를 마이그레이션해야 합니다.

Fix Central

[Passport Advantage 및 Passport Advantage Express® 웹 사이트](#)

[211 페이지의 『고가용성 구성의 큐 관리자 마이그레이션』](#)

큐 관리자의 고가용성 구성은 IBM MQ 애플리케이션의 가용성을 증가시킬 수 있습니다. 큐 관리자 또는 서버가 실패하는 경우 다른 서버에서 자동으로 다시 시작됩니다. IBM MQ MQI client 애플리케이션이 큐 관리자에 자동으로 다시 연결하도록 처리할 수 있습니다. 큐 관리자가 시작할 때 서버 애플리케이션을 시작하도록 구성할 수 있습니다.

[205 페이지의 『큐 관리자 클러스터 마이그레이션』](#)

클러스터 내의 모든 큐 관리자를 한 번에 마이그레이션할 수도 있고 한 번에 하나씩 마이그레이션할 수도 있습니다(단계별 마이그레이션). 부분 저장소 큐 관리자 이전에 클러스터에 있는 전체 저장소 큐 관리자를 마이그레이션하십시오. 그러나 모든 큐 관리자를 마이그레이션하기 전에 먼저 클러스터의 일부 큐 관리자를 마이그레이션하는 효과를 고려해야 합니다.

[69 페이지의 『큐 관리자 마이그레이션』](#)

설치를 업그레이드한 후에는 큐 관리자 마이그레이션이 필요할 수 있습니다. 마이그레이션은 큐 관리자를 시작할 때 수행됩니다. 큐 관리자를 시작하기 전에 업그레이드를 제거할 수 있습니다. 그러나 큐 관리자가 시작된 후 업그레이드를 제거하면 큐 관리자가 작동하지 않습니다.

IBM MQ - 제품별 SupportPac

[5 페이지의 『IBM MQ 유지보수 및 마이그레이션』](#)

유지보수, 업그레이드, 마이그레이션에는 IBM MQ에 대한 세 가지의 명확한 의미가 있습니다. 정의는 여기에서 설명됩니다. 다음 섹션은 마이그레이션에 대한 다양한 개념과 필요한 다양한 태스크를 설명합니다. 이러한 태스크는 필요한 경우 플랫폼에 특정합니다.

[63 페이지의 『마이그레이션 IBM MQ』](#)

마이그레이션은 IBM MQ의 새 코드 레벨에 대해 작업할 프로그램 및 데이터를 변환하는 현상입니다. 마이그레이션 유형 중 어떤 것은 필수이고 어떤 것은 선택적입니다. 명령 레벨을 변경하지 않는 유지보수 레벨 업데이트를 적용한 후에는 큐 관리자 마이그레이션이 필요하지 않습니다. 마이그레이션 유형 중 어떤 것은 자동이고 어떤 것은 수동입니다. 큐 관리자 마이그레이션은 일반적으로 릴리스 이후에는 자동 및 필수이고, 새 기능을 도입하는 유지보수 레벨 업그레이드 이후에는 수동 및 선택적입니다. 애플리케이션 마이그레이션은 일반적으로 수동 및 선택적입니다.

[56 페이지의 『IBM MQ에 업그레이드 및 수정사항 적용』](#)

용어 업그레이드가 제품의 버전 V, 릴리스 R 또는 수정 M 변경에 적용됩니다. 용어 수정사항은 F 숫자의 변경에 적용됩니다.

Windows Windows에서 마이그레이션: 단단계

단단계 마이그레이션은 서버에 설치된 IBM MQ만 나중 버전의 제품으로 바꾸는 것을 설명하는 데 사용되는 용어입니다. 단일 스테이지 마이그레이션을 *upgrading in place* 또는 *in place upgrade*라고도 합니다. 단일 스테이지 마이그레이션은 IBM MQ 실행을 위한 기존의 스크립트 및 프로시저를 가장 많이 보존합니다. 다른 마이그레이션 시나리오에서는 스크립트 및 프로시저 중 일부가 변경될 수 있지만 사용자에게 반영되는 큐 관리자 마이그레이션 효과가 줄어들 수 있습니다.

시작하기 전에

이러한 주제는 큐 관리자 및 애플리케이션을 나중 버전으로 마이그레이션하기 위해 수행해야 하는 기타 태스크를 결정할 수 있도록 안내합니다. 큐 관리자를 나중 버전으로 업그레이드하는 명령의 정확한 순서를 보려면 관심 있는 플랫폼의 마이그레이션 태스크를 수행하십시오. 이 주제의 맨 아래 링크에 모든 태스크가 플랫폼별로 나열되어 있습니다. 큐 관리자 마이그레이션 태스크의 일부로, 기존 큐 관리자 데이터를 백업하십시오. 다중 설치 서버에서도 마이그레이션 후에는 큐 관리자를 이전 명령 레벨로 복원할 수 없습니다.



주의: **V 9.0.0** IBM MQ 9.0에서 `ccsid_part2.tbl` 파일은 제품의 이전 버전에서 사용된 기존 `ccsid.tbl` 파일을 대체하여 추가 CCSID 정보를 제공합니다.

`ccsid_part2.tbl` 파일이 `ccsid.tbl` 파일보다 우선하며 다음을 수행합니다.

- CCSID 항목을 추가하거나 수정할 수 있도록 합니다.
- 기본 데이터 변환을 지정합니다.
- 다양한 명령 레벨에 대한 데이터를 지정합니다.

`ccsid_part2.tbl`은 다음 플랫폼에만 적용 가능합니다.

- **Linux** Linux - 모든 버전
- **Solaris** Solaris
- **Windows** Windows

기존 `ccsid.tbl` 파일에 사용자 자신의 CCSID 정보를 추가한 경우 사용자 정의에서 새 형식을 이용하려면 이 정보를 새 `ccsid_part2.tbl` 파일에 복사해야 합니다.

정보를 이동하는 대신 필수 정보를 복사하여 기존 버전의 IBM MQ가 계속 작동하도록 해야 합니다.

이 태스크 정보

단단계 마이그레이션 시나리오에서는 나중 버전의 제품 설치가 동일한 설치 위치에 있는 이전 버전을 대체합니다.

단일 스테이지 마이그레이션은 이전 버전의 큐 관리자 구성 변경을 최소화하는 장점이 있습니다. 기존 애플리케이션은 이전 버전에서 라이브러리를 로드하는 것에서 나중 버전의 라이브러리를 자동으로 로드하는 것으로 전환합니다. 큐 관리자는 나중 버전의 설치와 자동으로 연관됩니다. 설치를 기본 설치로 설정하면 관리 스크립트 및 프로시저에 주는 영향이 최소화됩니다. 최신 버전의 설치를 기본 설치로 설정하는 경우, 명령에 대한 명시적 경로를 제공하지 않고 `strmqm` 과 같은 명령이 작동합니다.

이전 버전을 나중 버전으로 업그레이드하는 경우, 이전에 작성한 모든 오브젝트는 유지보수됩니다. 새 레벨을 설치할 경우 기능 옵션에서 이전에 설치한 컴포넌트가 사전 선택됩니다. 이 컴포넌트를 선택한 상태로 두면 이를 유지하거나 다시 설치할 수 있습니다. 이 컴포넌트 중 일부를 지우면 설치 프로세스에서 이를 설치 제거합니다. 기본적으로 일반 마이그레이션은 이전 버전 설치에서 설치된 기능과 동일한 기능만 설치합니다.

예를 들어, IBM MQ Explorer가 이전 설치에 설치되지 않은 경우, 이는 이후 설치에 저장되지 않습니다. IBM MQ Explorer가 필요한 경우, 사용자 설치를 선택한 후 **기능** 패널에서 IBM MQ Explorer 기능을 선택하십시오. IBM MQ Explorer가 필요 없는 경우, 사용자 설치를 선택하여 IBM MQ Explorer 기능을 설치 제거하십시오. 그런 다음, **기능** 패널에서 IBM MQ Explorer 기능을 지우십시오. 기능을 설치 제거하는 방법에 대한 자세한 정보는 [IBM MQ 설치 런치패드를 사용하여 설치 수정을 참조하십시오](#).

이전 버전이 설치 제거된 시스템에서 제품의 나중 버전으로 마이그레이션할 수도 있습니다. 이 경우 큐 관리자 데이터가 보유되었거나 백업에서 복원되어야 합니다.

프로시저

1. `group mqm`의 사용자로 로그인하십시오.
2. IBM MQ 설치를 사용하는 모든 애플리케이션을 중지하십시오.

MFT(Managed File Transfer) 컴포넌트를 사용하는 경우 MFT 에이전트가 참여한 모든 파일 전송을 완료했는지 확인하십시오. 에이전트와 연관된 불완전 전송이 없어야 하며 해당 SYSTEM.FTE.STATE 큐는 메시지를 포함할 수 없습니다.

3. IBM MQ 설치와 연관된 큐 관리자의 모든 활동을 종료하십시오.

- a) **dspmq** 명령을 실행하여 시스템에 있는 모든 큐 관리자의 상태를 나열하십시오.

업데이트 중인 설치에서 다음 명령 중 하나를 실행하십시오.

```
dspmq -o installation -o status
dspmq -a
```


dspmq -o installation -o status 는 IBM MQ의 모든 설치와 연관된 큐 관리자의 설치 이름 및 상태를 표시합니다.

dspmq -a 는 명령을 실행하는 설치와 연관된 활성 큐 관리자의 상태를 표시합니다.

- b) 다음 예제에 나타난 것처럼 MQSC 명령 **DISPLAY LSSTATUS**를 사용하여 큐 관리자와 연관된 리스너의 상태를 나열하십시오.

```
echo "DISPLAY LSSTATUS(*) STATUS" | runmqsc QmgrName
```

- c) **endmqm** 명령을 실행하여 이 설치와 연관된 실행 중인 각 큐 관리자를 중지하십시오.



endmqm 명령은 연결되어 있는 큐 관리자가 중지 중임을 애플리케이션에게 알립니다. 큐 관리자 중지를 참조하십시오.

유지보수를 계속하려면 애플리케이션이 큐 관리자에서 연결을 끊고 로드한 IBM MQ 라이브러리를 해제하여 **endmqm** 명령에 응답해야 합니다. 애플리케이션이 이를 수행하지 않으면 애플리케이션이 IBM MQ 자원을 해제하도록 할 다른 방법(예: 애플리케이션 중지)을 찾아야 합니다.

또한 설치의 일부인 클라이언트 라이브러리를 사용 중인 애플리케이션도 중지해야 합니다. 클라이언트 애플리케이션은 다른 IBM MQ 설치를 실행하는 다른 큐 관리자에 연결되어 있을 수 있습니다. 이 애플리케이션에는 현재 설치의 큐 관리자가 종료될 예정임을 알리지 않습니다.

로드된 설치의 IBM MQ 공유 라이브러리를 계속 사용하는 애플리케이션이 있으면 IBM MQ 유지보수를 적용할 수 없습니다. 애플리케이션은 큐 관리자에서 연결을 끊거나 강제로 연결이 끊어질 수 있지만 로드된 IBM MQ 공유 라이브러리는 보관됩니다.

참고: 17 페이지의 『유지보수 레벨 업데이트를 Windows의 다중 인스턴스 큐 관리자에 적용』에서는 다중 인스턴스 큐 관리자에게 유지보수를 적용하는 방법을 설명합니다. 다중 인스턴스 큐 관리자는 다른 서버에 유지보수가 적용되는 동안 계속 실행될 수 있습니다.

- d) 다음 명령을 사용하여 큐 관리자와 연관된 모든 리스너를 정지하십시오.

```
endmqclsr -m QMgrName
```

4. 큐 관리자를 백업하십시오.

모든 큐 관리자 데이터 및 로그 파일 디렉토리(모든 서브디렉토리 포함)의 사본을 작성하고 **qm.ini** 파일 및 레지스트리 입력 항목의 사본도 작성하십시오. 자세한 정보는 IBM MQ 큐 관리자 데이터 백업 및 복원을 참조하십시오.

5. IBM WebSphere MQ 또는 IBM MQ 서비스를 중지하고 서비스 아이콘 애플리케이션을 종료하십시오.

6. 옵션: IBM WebSphere MQ 7.0.1 Fix Pack 6 이상에서 마이그레이션하는 경우, 현재 버전의 제품을 선택적으로 설치 제거하십시오.

7. 제품의 이전 버전을 동일한 설치 디렉토리의 나중 버전으로 업그레이드하십시오.

애플리케이션 마이그레이션을 단순화할 수 있기 때문에 동일한 위치에 설치합니다. 설치 위치를 변경하려면 애플리케이션 검색 경로에서 IBM MQ 라이브러리를 제거하면 됩니다. 애플리케이션 검색 경로를 마이그레이션하려면 애플리케이션 환경을 수정하거나 아주 드물게는 애플리케이션 자체를 수정해야 합니다.

- a) 설치 이름 지정 규칙을 결정하십시오. 선택 중인 설치 이름을 제공하거나, 기본 설치 이름을 승인하십시오.

첫 번째 설치의 경우, 기본 이름은 *Installation1*입니다. 두 번째 설치의 경우 이름은 *Installation2*로 지정되는 식입니다.

- b) 제품의 이전 버전에서 나중 버전으로 적절히 업그레이드하거나, 큐 관리자를 삭제하지 않고 이전 버전을 설치 제거한 후 동일한 기본 위치에 나중 버전을 설치하십시오.

Windows에서 설치 런치패드를 사용하거나 **msiexec** 명령을 사용하여 이를 수행할 수 있습니다. 자세한 정보는 다음을 참조하십시오.

- [IBM MQ 설치 런치패드를 사용하여 설치 수정](#)
- [msiexec을 사용하여 IBM MQ 서버 설치 자동 수정](#)

Windows에서 나중 버전을 설치하기 전에 이전 버전의 제품을 설치 제거하는 것은 선택적입니다.

8. 도메인, 사용자 ID 및 비밀번호 정보를 다시 입력하십시오.

최신 버전 설치가 완료되면 **IBM MQ 준비 마법사**가 자동으로 시작됩니다.

UAC가 사용 가능한 경우: IBM MQ 준비 마법사를 재실행하는 경우 마법사가 관리자 권한으로 실행되는지 확인하십시오. 그렇지 않으면 마법사가 실패할 수 있습니다.

9. 옵션: 나중 버전의 설치를 기본 설치로 설정하십시오.

- a) **setmqinst** 명령을 실행하십시오.

```
"Inst_1_INSTALLATION_PATH\bin\setmqinst" -i -n Inst_1
```

설치를 기본 설치로 설정하면 검색 경로를 지정하지 않고 IBM MQ 명령을 실행할 수 있습니다.

10. 큐 관리자 및 애플리케이션을 시작하십시오.

- a) **setmqm** 명령을 실행하여 큐 관리자를 Inst_1과 연관시키십시오.

```
setmqm -m QM1 -n Inst_1  
setmqm -m QM2 -n Inst_1
```

참고사항:

- **setmqm** 단계는 마이그레이션이 IBM WebSphere MQ 7.0.1 에서 이후 릴리스까지인 경우에만 선택적입니다. 이 경우 **strmqm** 명령은 자동으로 큐 관리자와 해당 설치를 연관합니다.
- 제품의 다른 릴리스 사이에서 마이그레이션하는 경우 **setmqm**을 사용하여 새 설치와 큐 관리자를 수동으로 연관시켜야 합니다.

다중 설치가 있는 경우, 자동으로 시작되고 IBM WebSphere MQ 7.0.1 설치 제거 후에 남아 있도록 구성된 큐 관리자는 시스템이 다시 시작되거나 해당 설치에 대한 서비스가 다시 시작될 때 기존 IBM WebSphere MQ 7.1 이상 설치에서 자동으로 시작된다는 점을 유의하십시오. 이를 피하려면 모든 큐 관리자가 IBM WebSphere MQ 7.0.1을 설치 제거하기 전에 필요한 설치로 이동되었는지 확인하십시오.

- b) **strmqm** 명령을 실행하여 큐 관리자를 시작한 후 나중 버전의 제품으로 마이그레이션하십시오.

```
strmqm QM1  
strmqm QM2
```

리스너를 시작하기 전에 IBM MQ를 시작해야 합니다.

마이그레이션 후 처음으로 큐 관리자를 시작할 때:

- 기존 오브젝트에 대한 새 속성이 모두 해당 기본값으로 설정됩니다.
- 모든 기본 오브젝트가 새로 작성됩니다.

- 큐 관리자 데이터가 마이그레이션됩니다.

이제 큐 관리자 데이터가 마이그레이션되면 이전 릴리스로 되돌릴 수 없습니다.

중요사항: 명시적으로 기본 시스템 오브젝트를 재설정하거나 재작성하려는 경우 외에는 큐 관리자를 시작하기 위해 -c 옵션을 사용하지 마십시오.

- 애플리케이션이 큐 관리자에 연결되면 운영 체제가 해당 로드 경로를 검색하여 IBM MQ 라이브러리⁴를 로드합니다. IBM WebSphere MQ 7.1 이상의 라이브러리에는 큐 관리자가 설치와 연관되어 있는지 확인하는 코드가 포함되어 있습니다. 큐 관리자가 다른 설치와 연관되어 있는 경우, IBM MQ는 큐 관리자가 연관되어 있는 설치에 대해 올바른 IBM MQ 라이브러리를 로드합니다.

다음에 수행할 작업

IBM MQ의 최신 또는 기타 버전이 설치되어 있는 시스템에는 제품의 이전 버전을 다시 설치할 수 없습니다.

관련 개념

83 페이지의 『[큐 관리자 공존](#)』

각기 다른 이름을 갖는 큐 관리자는 동일한 IBM MQ 설치를 사용하는 한 모든 서버에서 공존할 수 있습니다.

z/OS, UNIX, Linux 및 Windows의 경우 다양한 큐 관리자가 동일한 서버에서 공존하고 다른 설치와 연관될 수 있습니다.

86 페이지의 『[UNIX, Linux, and Windows에서 다중 설치 큐 관리자 공존](#)』

동일한 서버에 UNIX, Linux, and Windows에 대한 IBM MQ의 여러 사본을 설치할 수 있습니다. 이러한 IBM MQ 사본은 동일하거나 다른 버전 레벨일 수 있습니다. 이를 다중 설치라고 합니다. 다중 설치는 나중 버전과 함께 이전 버전을 실행할 수 있으므로 하나의 IBM MQ 버전에서 이후 버전으로 업그레이드할 때 특히 유용합니다.

관련 태스크

[Windows에서 마이그레이션: 병행](#)

[Windows에서 마이그레이션: 단단계](#)

99 페이지의 『[Windows에서 IBM MQ를 최신 버전으로 마이그레이션 계획](#)』

132 페이지의 『[UNIX 및 Linux에서 큐 관리자를 나중 버전으로 마이그레이션](#)』

UNIX 및 Linux에서는 다음 지시사항에 따라 IBM MQ의 이전 버전에서 나중 버전으로 큐 관리자를 마이그레이션하십시오.

103 페이지의 『[Windows에서 큐 관리자를 나중 버전으로 마이그레이션](#)』

Windows 플랫폼에서는 다음 지시사항에 따라 IBM MQ의 이전 버전에서 나중 버전으로 큐 관리자를 마이그레이션하십시오.

[Windows에서 IBM MQ 라이브러리 로딩을 최신 버전으로 마이그레이션](#)

Windows에서는 단단계 시나리오를 기반으로 제품의 이전 버전을 나중 버전으로 대체하여 제품의 이전 버전에서 나중 버전으로 업그레이드하는 경우 IBM MQ 라이브러리가 로드되는 방식은 일반적으로 변경할 필요가 없습니다. 그러나 나중 버전의 제품에서 병행 또는 단단계 마이그레이션 기반 다중 설치의 이점을 선택하는 경우, 운영 체제가 나중 버전의 IBM MQ 라이브러리를 로드하도록 런타임 환경을 다르게 구성해야 할 수 있습니다.

[UNIX 및 Linux에서 IBM MQ 라이브러리 로딩을 최신 버전으로 마이그레이션](#)

UNIX 및 Linux에서는 단단계 시나리오를 기반으로 제품의 이전 버전을 나중 버전으로 대체하여 제품의 이전 버전에서 나중 버전으로 업그레이드하는 경우 IBM MQ 라이브러리가 로드되는 방식은 일반적으로 변경할 필요가 없습니다. 그러나 나중 버전의 제품에서 병행 또는 단단계 마이그레이션 기반 다중 설치의 이점을 선택하는 경우, 운영 체제가 나중 버전의 IBM MQ 라이브러리를 로드하도록 런타임 환경을 다르게 구성해야 할 수 있습니다.

관련 정보

[Windows에 IBM MQ 서버 설치](#)

[큐 관리자를 설치와 연관](#)

[기본 설치 변경](#)

[설치 이름 선택](#)

[setmqenv](#)

⁴ Windows에서 IBM MQ 라이브러리는 DLL입니다. DLL은 로드 라이브러리 또는 공유 라이브러리라고도 합니다. DLL의 시작점은 파일 확장자가 .lib32 또는 .lib인 링크 라이브러리에 정의됩니다. .lib 라이브러리는 빌드 시 링크되고 DLL은 런타임 시 로드됩니다.

setmqinst

setmqm

Windows Windows에서 마이그레이션: 병행

병행 마이그레이션은 동일한 서버에 IBM MQ의 나중 버전을 이전 버전과 함께 설치하는 것을 설명하는 데 사용되는 용어입니다. IBM MQ의 나중 버전을 설치 및 확인하는 동안 큐 관리자는 계속 실행됩니다. 이러한 큐 관리자는 IBM MQ의 이전 버전과 연관되어 있습니다. 큐 관리자를 나중 버전의 IBM MQ로 마이그레이션하도록 결정한 경우, 모든 큐 관리자를 중지하고 이전 버전을 설치 제거한 후 새 버전의 IBM MQ로 모두 마이그레이션합니다.

시작하기 전에



주의: **V 9.0.0** IBM MQ 9.0에서 `ccsid_part2.tbl` 파일은 제품의 이전 버전에서 사용된 기존 `ccsid.tbl` 파일을 대체하여 추가 CCSID 정보를 제공합니다.

`ccsid_part2.tbl` 파일이 `ccsid.tbl` 파일보다 우선하며 다음을 수행합니다.

- CCSID 항목을 추가하거나 수정할 수 있도록 합니다.
- 기본 데이터 변환을 지정합니다.
- 다양한 명령 레벨에 대한 데이터를 지정합니다.

`ccsid_part2.tbl`은 다음 플랫폼에만 적용 가능합니다.

- **Linux** Linux - 모든 버전
- **Solaris** Solaris
- **Windows** Windows

기존 `ccsid.tbl` 파일에 사용자 자신의 CCSID 정보를 추가한 경우 사용자 정의에서 새 형식을 이용하려면 이 정보를 새 `ccsid_part2.tbl` 파일에 복사해야 합니다.

정보를 이동하는 대신 필수 정보를 복사하여 기존 버전의 IBM MQ가 계속 작동하도록 해야 합니다.

이 태스크 정보

병렬 마이그레이션 시나리오에서 IBM MQ의 이후 버전을 IBM WebSphere MQ 7.0.1와 계속 연관되는 큐 관리자와 함께 설치합니다.

큐 관리자와 애플리케이션을 나중 버전으로 마이그레이션할 준비가 되면 다음을 수행하십시오.

1. 모든 큐 관리자를 중지시키십시오.
2. 이전 버전의 제품을 설치 제거하십시오.
3. 모든 큐 관리자 및 애플리케이션을 나중 버전으로 마이그레이션하십시오.

프로시저

1. 이전 버전과 다른 설치 디렉토리에 나중 버전을 설치하십시오.
 - a) 설치 이름 지정 규칙을 결정하십시오. 선택 중인 설치 이름을 제공하거나, 기본 설치 이름을 승인하십시오. 첫 번째 설치의 경우, 기본 이름은 *Installation1*입니다. 두 번째 설치의 경우 이름은 *Installation2*로 지정되는 식입니다.
 - b) 설치를 확인하십시오.

설치 확인 프로시저 및 사용자 고유의 테스트를 실행하십시오.

2. 이전 버전의 제품을 설치 제거하십시오.

이전 제품을 설치 제거할 때 서버의 IBM MQ 라이브러리를 로드한 모든 큐 관리자 및 애플리케이션을 중지해야 합니다. 이러한 이유로, 편리한 유지보수 창이 나타날 때까지 이전 버전의 제품 설치 제거를 연기하도록 선택할 수 있습니다. 이전 버전의 제품이 서버에 설치되어 있지 않으면, 설치 제거하거나 업데이트할

설치에서 라이브러리를 로드한 큐 관리자 및 애플리케이션을 중지시키는 것으로 충분합니다. 다른 설치와 연관된 큐 관리자와 애플리케이션을 중지할 필요가 없습니다.

- a) 서버의 IBM MQ 라이브러리를 로드한 모든 애플리케이션을 중지시키십시오.
- b) 서버의 큐 관리자와 리스너를 중지하십시오.
- c) 이전 버전의 제품을 설치 제거하십시오.

모든 로컬 IBM MQ 애플리케이션 중지

3. 나중 버전의 설치를 기본 설치로 설정하십시오.

- a) **setmqinst** 명령을 실행하십시오.

```
"Inst_1_INSTALLATION_PATH\bin\setmqinst" -i -n Inst_1
```

설치를 기본 설치로 설정하면 검색 경로를 지정하지 않고 IBM MQ 명령을 실행할 수 있습니다.

dspmqinst 명령을 사용하여 *Installation name*을 검색하거나 기본값 *Installation 1*을 사용하십시오.

그러면 IBM MQ 명령에서 검색 경로를 지정하지 않아도 됨을 의미합니다.

4. 큐 관리자 및 애플리케이션을 시작하십시오.

- 애플리케이션이 큐 관리자에 연결되면 운영 체제가 해당 로드 경로를 검색하여 IBM MQ 라이브러리⁵를 로드합니다. IBM WebSphere MQ 7.1 이상의 라이브러리에는 큐 관리자가 설치와 연관되어 있는지 확인하는 코드가 포함되어 있습니다. 큐 관리자가 다른 설치와 연관되어 있는 경우, IBM MQ는 큐 관리자가 연관되어 있는 설치에 대해 올바른 IBM MQ 라이브러리를 로드합니다.

이 프로세스 중에 큐 관리자 QM1을 업그레이드하는 동안 큐 관리자 QM2를 계속 사용하며, QM2를 업그레이드하는 동안 큐 관리자 QM1을 사용합니다.

새 설치와 연관시키려면 각 큐 관리자를 중지해야 합니다.

다음에 수행할 작업

IBM MQ의 최신 또는 기타 버전이 설치되어 있는 시스템에는 제품의 이전 버전을 다시 설치할 수 없습니다.

관련 태스크

Windows에서 마이그레이션: 단단계

단단계 마이그레이션은 서버에 설치된 IBM MQ만 나중 버전의 제품으로 바꾸는 것을 설명하는 데 사용되는 용어입니다. 단일 스테이지 마이그레이션을 *upgrading in place* 또는 *in place upgrade*라고도 합니다. 단일 스테이지 마이그레이션은 IBM MQ 실행을 위한 기존의 스크립트 및 프로시저를 가장 많이 보존합니다. 다른 마이그레이션 시나리오에서는 스크립트 및 프로시저 중 일부가 변경될 수 있지만 사용자에게 반영되는 큐 관리자 마이그레이션 효과가 줄어들 수 있습니다.

Windows에서 마이그레이션: 다단계

99 페이지의 『Windows에서 IBM MQ를 최신 버전으로 마이그레이션 계획』

Windows 시스템에서 IBM MQ 설치 제거

Windows에 IBM MQ 서버 설치

큐 관리자를 설치와 연관

기본 설치 변경

설치 이름 선택

83 페이지의 『큐 관리자 공존』

각기 다른 이름을 갖는 큐 관리자는 동일한 IBM MQ 설치를 사용하는 한 모든 서버에서 공존할 수 있습니다.

z/OS, UNIX, Linux 및 Windows의 경우 다양한 큐 관리자가 동일한 서버에서 공존하고 다른 설치와 연관될 수 있습니다.

Windows에서 IBM MQ 라이브러리 로딩을 최신 버전으로 마이그레이션

⁵ Windows에서 IBM MQ 라이브러리는 DLL입니다. DLL은 로드 라이브러리 또는 공유 라이브러리라고도 합니다. DLL의 시작점은 파일 확장자가 `.lib32` 또는 `.lib`인 링크 라이브러리에 정의됩니다. `.lib` 라이브러리는 빌드 시 링크되고 DLL은 런타임 시 로드됩니다.

Windows에서는 단단계 시나리오를 기반으로 제품의 이전 버전을 나중 버전으로 대체하여 제품의 이전 버전에서 나중 버전으로 업그레이드하는 경우 IBM MQ 라이브러리가 로드되는 방식은 일반적으로 변경할 필요가 없습니다. 그러나 나중 버전의 제품에서 병행 또는 다단계 마이그레이션 기반 다중 설치의 이점을 선택하는 경우, 운영 체제가 나중 버전의 IBM MQ 라이브러리를 로드하도록 런타임 환경을 다르게 구성해야 할 수 있습니다.

UNIX 및 Linux에서 IBM MQ 라이브러리 로딩을 최신 버전으로 마이그레이션

UNIX 및 Linux에서는 단단계 시나리오를 기반으로 제품의 이전 버전을 나중 버전으로 대체하여 제품의 이전 버전에서 나중 버전으로 업그레이드하는 경우 IBM MQ 라이브러리가 로드되는 방식은 일반적으로 변경할 필요가 없습니다. 그러나 나중 버전의 제품에서 병행 또는 다단계 마이그레이션 기반 다중 설치의 이점을 선택하는 경우, 운영 체제가 나중 버전의 IBM MQ 라이브러리를 로드하도록 런타임 환경을 다르게 구성해야 할 수 있습니다.

86 페이지의 『UNIX, Linux, and Windows에서 다중 설치 큐 관리자 공존』

동일한 서버에 UNIX, Linux, and Windows 에 대한 IBM MQ 의 여러 사본을 설치할 수 있습니다. 이러한 IBM MQ 사본은 동일하거나 다른 버전 레벨일 수 있습니다. 이를 다중 설치라고 합니다. 다중 설치의 나중 버전과 함께 이전 버전을 실행할 수 있으므로 하나의 IBM MQ 버전에서 이후 버전으로 업그레이드할 때 특히 유용합니다.

[setmqenv](#)

[setmqinst](#)

[setmqm](#)

Windows Windows에서 마이그레이션: 단단계

단단계 마이그레이션은 동일한 서버에서 IBM MQ의 나중 버전을 이전 버전과 함께 실행하는 것을 설명하는 데 사용되는 용어입니다. 이전 버전과 함께 나중 버전을 설치한 후 새 큐 관리자를 작성하여 나중 설치를 확인하고 새 애플리케이션을 개발할 수 있습니다. 동시에 큐 관리자 및 연관된 애플리케이션을 이전 버전에서 나중 버전으로 마이그레이션할 수 있습니다. 큐 관리자 및 애플리케이션을 하나씩 차례로 마이그레이션하면 마이그레이션 관리 담당자의 최대 워크로드를 줄여줄 수 있습니다.

시작하기 전에



주의: **V 9.0.0** IBM MQ 9.0에서 ccsid_part2.tbl 파일은 제품의 이전 버전에서 사용된 기존 ccsid.tbl 파일을 대체하여 추가 CCSID 정보를 제공합니다.

ccsid_part2.tbl 파일이 ccsid.tbl 파일보다 우선하며 다음을 수행합니다.

- CCSID 항목을 추가하거나 수정할 수 있도록 합니다.
- 기본 데이터 변환을 지정합니다.
- 다양한 명령 레벨에 대한 데이터를 지정합니다.

ccsid_part2.tbl은 다음 플랫폼에만 적용 가능합니다.

- **Linux** Linux - 모든 버전
- **Solaris** Solaris
- **Windows** Windows

기존 ccsid.tbl 파일에 사용자 자신의 CCSID 정보를 추가한 경우 사용자 정의에서 새 형식을 이용하려면 이 정보를 새 ccsid_part2.tbl 파일에 복사해야 합니다.

정보를 이동하는 대신 필수 정보를 복사하여 기존 버전의 IBM MQ가 계속 작동하도록 해야 합니다.

참고:

- 응용프로그램이 COM 또는 ActiveX 를 사용하는 경우 기본 설치가 있는 한 큐 관리자에 연결할 수 있습니다.
- 트랜잭션 모드에서 IBM MQ.NET 모니터를 실행 중인 경우 연결하는 큐 관리자는 기본 설치여야 합니다.

이전 버전을 설치 제거할 때까지 이러한 애플리케이션을 나중 버전으로 마이그레이션할 수 없습니다.

이 태스크 정보

단단계 마이그레이션 시나리오에서는 이전 버전과 계속 연관된 큐 관리자를 실행하면서 제품의 나중 버전을 설치합니다. 나중 버전 설치를 사용하여 큐 관리자를 작성하고 새 애플리케이션을 실행할 수 있습니다. 이전 큐 관

리자 및 애플리케이션의 마이그레이션을 시작할 준비가 되면, 다음을 차례로 수행할 수 있습니다. 나중 버전으로의 마이그레이션이 완료되면 이전 버전을 설치 제거할 수 있고 나중 버전 설치를 기본 설치로 설정할 수 있습니다.

다단계 방법을 사용하는 경우, 이전 버전을 설치 제거할 때까지 큐 관리자를 나중 버전에 연결하는 애플리케이션을 실행하도록 환경을 구성해야 합니다. 또한 IBM MQ 명령을 실행할 경로도 제공해야 합니다. 이러한 태스크는 모두 **setmqenv** 명령을 통해 수행됩니다.

참고: 이전 버전을 설치 제거하고 나중 버전을 기본 설치로 설정했으면 대부분의 경우 **setmqenv** 명령을 실행하여 애플리케이션을 실행할 필요가 없습니다. 기본 설치가 아닌 설치와 연관된 큐 관리자에 연결하는 명령에 대해서는 **setmqenv**를 실행하여 환경을 설정해야 합니다.

프로시저

- 이전 버전과 다른 설치 디렉토리에 나중 버전을 설치하고 설치를 확인하십시오.
 - 설치 이름 지정 규칙을 결정하십시오. 선택 중인 설치 이름을 제공하거나, 기본 설치 이름을 승인하십시오. 첫 번째 설치의 경우, 기본 이름은 *Installation1*입니다. 두 번째 설치의 경우 이름은 *Installation2*로 지정되는 식입니다.
 - 설치를 확인하십시오.

설치 확인 프로시저 및 사용자 고유의 테스트를 실행하십시오.

 - 나중 버전을 실행하는 새 큐 관리자를 작성하고 이전 버전에서 애플리케이션을 마이그레이션하기 전에 새 애플리케이션 개발을 시작할 수 있습니다.
- 애플리케이션이 나중 버전의 제품에 대한 라이브러리를 로드하도록 운영 체제를 구성하십시오.
 - 큐 관리자를 한 번에 하나씩 마이그레이션하십시오.

나중 버전의 제품에 대한 라이브러리를 로드하는 첫 번째 애플리케이션 세트는 마이그레이션할 첫 번째 큐 관리자에 연결하는 애플리케이션입니다.

해당 애플리케이션이 서버의 다른 큐 관리자에 연결해도 문제가 되지 않습니다. 애플리케이션이 나중 버전 라이브러리를 로드하는 경우, IBM MQ가 해당 버전에 연결하는 해당 애플리케이션의 이전 버전에 대한 라이브러리를 자동으로 로드합니다.

모든 애플리케이션의 운영 체제 환경을 마이그레이션하거나, 마이그레이션할 첫 번째 큐 관리자에 연결하는 애플리케이션만 마이그레이션할 수 있습니다.
 - IBM MQ MQI client 애플리케이션을 마이그레이션하십시오.

이러한 애플리케이션 중 일부를 다른 워크스테이션에서 IBM MQ MQI client 애플리케이션으로 실행할 수도 있습니다. 큐 관리자를 마이그레이션하는 경우, 큐 관리자에 연결된 클라이언트는 나중 버전의 클라이언트 라이브러리를 로드하지 않고 계속 실행됩니다.

이러한 클라이언트는 필요에 따라 나중에 마이그레이션할 수 있습니다.

중요사항: IBM MQ MQI client 애플리케이션이 서버의 이전 버전에 대한 라이브러리를 사용 중인 경우, 이전 버전을 설치 제거하기 전에 나중 버전의 제품을 사용하도록 결국 클라이언트를 마이그레이션해야 합니다.
- 나중 버전의 새 라이브러리를 로드하도록 애플리케이션을 마이그레이션하십시오.
 - setmqenv** 를 실행하여 IBM MQ 라이브러리에 대해 검색되는 로컬 경로를 수정하십시오.
 - 추가 런타임 로드 경로로 애플리케이션을 다시 링크하십시오.

글로벌 검색 경로를 수정하거나 애플리케이션 로드 모듈에 고정된 런타임 로드 경로를 포함하는 방법에 대한 정보는 운영 체제 문서를 참조하십시오.

 - s 옵션을 사용하여 **setmqenv**를 실행하려면 다음을 수행하십시오.

```
"Inst_1_INSTALLATION_PATH\bin\setmqenv" -s
```

-s 옵션은 **setmqenv** 명령을 실행하는 설치를 위한 환경을 설정합니다.

4. 큐 관리자 및 여기에 연결된 애플리케이션을 재시작하십시오.

- a) 로컬 환경을 설치 Inst_1로 설정하십시오.

```
"Inst_1_INSTALLATION_PATH\bin\setmqenv" -s
```

-s 옵션은 **setmqenv** 명령을 실행하는 설치를 위한 환경을 설정합니다.

- b) **setmqm** 명령을 실행하여 QM1을 Inst_1과 연관시키십시오.

```
setmqm -m QM1 -n Inst_1  
setmqm -m QM2 -n Inst_1
```

- c) **strmqm** 명령을 실행하여 QM1을 시작하고 이를 나중 버전으로 마이그레이션하십시오.

```
strmqm QM1  
strmqm QM2
```

- d) 애플리케이션 1을 재시작하십시오.

애플리케이션이 나중 버전 라이브러리를 로드하고 나중 버전의 제품과 연관된 QM1에 연결합니다.

5. 모든 큐 관리자 및 애플리케이션을 나중 버전으로 마이그레이션하십시오.

114 페이지의 『2』 단계 및 115 페이지의 『4』 단계를 반복하십시오. 필요한 경우 모든 큐 관리자와 애플리케이션이 나중 버전의 제품으로 마이그레이션될 때까지 반복하십시오.

6. 이전 버전의 제품을 설치 제거하십시오.

이전 제품을 설치 제거할 때 서버의 IBM MQ 라이브러리를 로드한 모든 큐 관리자 및 애플리케이션을 중지해야 합니다. 이러한 이유로, 편리한 유지보수 창이 나타날 때까지 이전 버전의 제품 설치 제거를 연기하도록 선택할 수 있습니다. 이전 버전의 제품이 서버에 설치되어 있지 않으면, 설치 제거하거나 업데이트할 설치에서 라이브러리를 로드한 큐 관리자 및 애플리케이션을 중지시키는 것으로 충분합니다. 다른 설치와 연관된 큐 관리자와 애플리케이션을 중지할 필요가 없습니다.

- a) 서버의 IBM MQ 라이브러리를 로드한 모든 애플리케이션을 중지시키십시오.
b) 서버의 큐 관리자와 리스너를 중지하십시오.
c) 이전 버전의 제품을 설치 제거하십시오.

모든 로컬 IBM MQ 애플리케이션 중지

7. Inst_1을 기본 설치로 만드십시오.

- a) **setmqinst** 명령을 실행하십시오.

```
"Inst_1_INSTALLATION_PATH\bin\setmqinst" -i -n Inst_1
```

참고: **dspmqinst** 명령을 사용하여 *Installation name*을 검색하거나 기본값 Installation 1을 사용하십시오.

기본 설치에서 IBM MQ 명령을 실행할 검색 경로를 설정하지 않아도 됩니다.

다음에 수행할 작업

IBM MQ의 최신 또는 기타 버전이 설치되어 있는 시스템에는 제품의 이전 버전을 다시 설치할 수 없습니다.

이제 이전 버전의 제품을 설치 제거하고 나중 설치를 기본 설치로 설정했으므로, 애플리케이션 런타임 환경을 설정하는 방법을 검토할 수 있습니다. 더 이상 **setmqenv**를 실행하여 나중 버전의 라이브러리를 로드할 검색 경로를 설정하지 않아도 됩니다. 나중 버전의 제품이 하나만 설치되어 있는 경우에는 **setmqenv**를 실행하여 명령을 실행할 필요가 없습니다.

관련 개념

83 페이지의 『큐 관리자 공존』

각기 다른 이름을 갖는 큐 관리자는 동일한 IBM MQ 설치를 사용하는 한 모든 서버에서 공존할 수 있습니다. z/OS, UNIX, Linux 및 Windows의 경우 다양한 큐 관리자가 동일한 서버에서 공존하고 다른 설치와 연관될 수 있습니다.

86 페이지의 『UNIX, Linux, and Windows에서 다중 설치 큐 관리자 공존』

동일한 서버에 UNIX, Linux, and Windows 에 대한 IBM MQ 의 여러 사본을 설치할 수 있습니다. 이러한 IBM MQ 사본은 동일하거나 다른 버전 레벨일 수 있습니다. 이를 다중 설치라고 합니다. 다중 설치는 나중 버전과 함께 이전 버전을 실행할 수 있으므로 하나의 IBM MQ 버전에서 이후 버전으로 업그레이드할 때 특히 유용합니다.

관련 태스크

Windows에서 마이그레이션: 단단계

단단계 마이그레이션은 서버에 설치된 IBM MQ만 나중 버전의 제품으로 바꾸는 것을 설명하는 데 사용되는 용어입니다. 단일 스테이지 마이그레이션을 *upgrading in place* 또는 *in place upgrade*라고도 합니다. 단일 스테이지 마이그레이션은 IBM MQ 실행을 위한 기존의 스크립트 및 프로시저를 가장 많이 보존합니다. 다른 마이그레이션 시나리오에서는 스크립트 및 프로시저 중 일부가 변경될 수 있지만 사용자에게 반영되는 큐 관리자 마이그레이션 효과가 줄어들 수 있습니다.

Windows에서 마이그레이션: 병행

99 페이지의 『Windows에서 IBM MQ를 최신 버전으로 마이그레이션 계획』

Windows에서 IBM MQ 라이브러리 로딩을 최신 버전으로 마이그레이션

Windows에서는 단단계 시나리오를 기반으로 제품의 이전 버전을 나중 버전으로 대체하여 제품의 이전 버전에서 나중 버전으로 업그레이드하는 경우 IBM MQ 라이브러리가 로드되는 방식은 일반적으로 변경할 필요가 없습니다. 그러나 나중 버전의 제품에서 병행 또는 단단계 마이그레이션 기반 다중 설치의 이점을 선택하는 경우, 운영 체제가 나중 버전의 IBM MQ 라이브러리를 로드하도록 런타임 환경을 다르게 구성해야 할 수 있습니다.

UNIX 및 Linux에서 IBM MQ 라이브러리 로딩을 최신 버전으로 마이그레이션

UNIX 및 Linux에서는 단단계 시나리오를 기반으로 제품의 이전 버전을 나중 버전으로 대체하여 제품의 이전 버전에서 나중 버전으로 업그레이드하는 경우 IBM MQ 라이브러리가 로드되는 방식은 일반적으로 변경할 필요가 없습니다. 그러나 나중 버전의 제품에서 병행 또는 단단계 마이그레이션 기반 다중 설치의 이점을 선택하는 경우, 운영 체제가 나중 버전의 IBM MQ 라이브러리를 로드하도록 런타임 환경을 다르게 구성해야 할 수 있습니다.

관련 정보

Windows에 IBM MQ 서버 설치

큐 관리자를 설치와 연관

기본 설치 변경

설치 이름 선택

setmqenv

setmqinst

setmqm

Windows Windows에서 큐 관리자를 이전 버전으로 되돌리기

Windows 플랫폼에서 시스템 또는 큐 관리자의 백업을 작성한 경우, 큐 관리자를 제품의 나중 버전에서 이전 버전으로 되돌릴 수 있습니다. 큐 관리자를 시작하여 모든 메시지를 처리하거나 구성을 변경한 경우, 태스크가 큐 관리자의 현재 상태 되돌리기에 대한 자세한 내용을 제공할 수 없습니다.

시작하기 전에

1. 나중 버전으로 업그레이드하기 전에 시스템 또는 큐 관리자의 백업을 작성해야 합니다. 자세한 정보는 [IBM MQ 큐 관리자 데이터 백업 및 복원](#)을 참조하십시오.
2. 큐 관리자를 시작한 후 메시지가 처리된 경우 해당 메시지 처리의 결과를 실행 취소하기가 쉽지 않습니다. 현재 상태에서는 큐 관리자를 이전 버전의 제품으로 되돌릴 수 없습니다. 태스크는 발생한 후속 변경사항의 처리 방법에 대한 자세한 내용을 제공할 수 없습니다. 예를 들어, 채널이나 다른 큐 관리자의 전송 큐에 인다우트(indoubt)된 메시지가 처리되었을 수도 있습니다. 큐 관리자가 클러스터에 속하는 경우, 구성 메시지와 애플리케이션 메시지가 교환되었을 수도 있습니다.
3. 다중 IBM MQ 설치가 있는 서버에서 실행 중인 경우에는 설치를 식별해야 합니다. 입력하는 명령이 올바른 설치에 대해 실행되도록 하십시오. [setmqenv](#)를 참조하십시오.

이 태스크 정보

이전 버전의 큐 관리자로 되돌리면 큐 관리자가 이전 코드 레벨로 되돌려집니다. 큐 관리자 데이터는 큐 관리자가 백업된 시점의 상태로 되돌려집니다.

중요사항: 큐 관리자가 하나 이상의 IBM MQ 클러스터의 구성원인 경우, 클러스터 큐 관리자 복구에 설명된 단계를 검토하고 수행해야 합니다.

프로시저

1. group mqm의 사용자로 로그인하십시오.
2. IBM MQ 설치를 사용하는 모든 애플리케이션을 중지하십시오.

MFT(Managed File Transfer) 컴포넌트를 사용하는 경우 MFT 에이전트가 참여한 모든 파일 전송을 완료했는지 확인하십시오. 에이전트와 연관된 불완전 전송이 없어야 하며 해당 SYSTEM.FTE.STATE 큐는 메시지를 포함할 수 없습니다.

3. IBM MQ 설치와 연관된 큐 관리자의 모든 활동을 종료하십시오.
 - a) **dspmq** 명령을 실행하여 시스템에 있는 모든 큐 관리자의 상태를 나열하십시오.
업데이트 중인 설치에서 다음 명령 중 하나를 실행하십시오.

```
dspmq -o installation -o status
dspmq -a
```


dspmq -o installation -o status 는 IBM MQ의 모든 설치와 연관된 큐 관리자의 설치 이름 및 상태를 표시합니다.

dspmq -a는 명령을 실행하는 설치와 연관된 활성 큐 관리자의 상태를 표시합니다.

- b) 다음 예제에 나타난 것처럼 MQSC 명령 **DISPLAY LSSTATUS**를 사용하여 큐 관리자와 연관된 리스너의 상태를 나열하십시오.

```
echo "DISPLAY LSSTATUS(*) STATUS" | runmqsc QmgrName
```

- c) **endmqm** 명령을 실행하여 이 설치와 연관된 실행 중인 각 큐 관리자를 중지하십시오.



endmqm 명령은 연결되어 있는 큐 관리자가 중지 중임을 애플리케이션에게 알립니다. 큐 관리자 중지를 참조하십시오.

유지보수를 계속하려면 애플리케이션이 큐 관리자에서 연결을 끊고 로드한 IBM MQ 라이브러리를 해제하여 **endmqm** 명령에 응답해야 합니다. 애플리케이션이 이를 수행하지 않으면 애플리케이션이 IBM MQ 자원을 해제하도록 할 다른 방법(예: 애플리케이션 중지)을 찾아야 합니다.

또한 설치의 일부인 클라이언트 라이브러리를 사용 중인 애플리케이션도 중지해야 합니다. 클라이언트 애플리케이션은 다른 IBM MQ 설치를 실행하는 다른 큐 관리자에 연결되어 있을 수 있습니다. 이 애플리케이션에는 현재 설치의 큐 관리자가 종료될 예정임을 알리지 않습니다.

로드된 설치의 IBM MQ 공유 라이브러리를 계속 사용하는 애플리케이션이 있으면 IBM MQ 유지보수를 적용할 수 없습니다. 애플리케이션이 큐 관리자에서 연결이 끊어지거나 강제로 연결이 끊어질 수 있지만 로드된 IBM MQ

공유 라이브러리는 보관됩니다.

참고: 17 페이지의 『유지보수 레벨 업데이트를 Windows의 다중 인스턴스 큐 관리자에 적용』 주제에서는 다중 인스턴스 큐 관리자에게 유지보수를 적용하는 방법에 대해 설명합니다. 다중 인스턴스 큐 관리자는 다른 서버에 유지보수가 적용되는 동안 계속 실행될 수 있습니다.

d) 다음 명령을 사용하여 큐 관리자와 연관된 모든 리스너를 정지하십시오.

```
endmqclsr -m QMgrName
```

4. 시스템 또는 IBM MQ 및 큐 관리자를 복원하십시오.

백업 프로시저에서 큐 관리자 데이터를 저장해야 하는 경우, IBM MQ를 다시 설치해야 합니다.

- a) 이전 설치를 설치 제거하십시오.
- b) MR(Manufacturing Refresh)에서 제품을 다시 설치하십시오.
- c) IBM MQ를 이전 레벨로 복원하는 수정팩 및 임시 수정사항을 적용하십시오.
- d) 나중 버전을 설치하기 전에 받은 백업에서 큐 관리자 데이터를 복원하십시오.

5. 이전 버전의 큐 관리자를 재시작하십시오.

다음에 수행할 작업

여러 개의 IBM MQ가 설치되어 있는 서버에서 이전 버전으로 되돌릴 수도 있습니다. 설치 중 하나가 기본 설치인 경우, 이전 버전으로 되돌린 후 해당 설치가 기본적으로 기본 설치가 됩니다.

애플리케이션이 설치에 연결하는 방법을 검토해야 합니다. 이전 버전으로 되돌린 후 일부 애플리케이션은 잘못된 설치에 연결될 수도 있습니다.

관련 개념

[큐 관리자 백업 및 복원](#)

관련 참조

[BFGSS0023E 오류 및 오류 방지 방법](#)

Windows에서 IBM MQ MQI client 마이그레이션

IBM MQ MQI client를 마이그레이션하기 위해서는 먼저 마이그레이션 계획을 작성하십시오. 클라이언트 워크스테이션에서 모든 IBM MQ 활동을 정지하십시오. IBM MQ MQI client 설치를 업그레이드하십시오. 모든 필수 구성 및 애플리케이션 변경사항을 작성하십시오.

관련 개념

71 페이지의 [『IBM MQ MQI client 마이그레이션』](#)

IBM MQ MQI client 마이그레이션은 IBM MQ MQI client 구성과 클라이언트 및 서버 채널을 한 버전에서 다른 버전으로 변환하는 프로세스입니다. IBM MQ MQI client를 업그레이드한 후 클라이언트 마이그레이션이 발생할 수 있으며, 되돌릴 수 있습니다.

관련 태스크

172 페이지의 [『IBM i에서 IBM MQ MQI client를 최신 버전으로 마이그레이션』](#)

IBM MQ MQI client를 마이그레이션하기 위해서는 먼저 마이그레이션 계획을 작성하십시오. 클라이언트 워크스테이션에서 모든 IBM MQ 활동을 정지하십시오. IBM MQ MQI client 설치를 업그레이드하십시오. 모든 필수 구성 및 애플리케이션 변경사항을 작성하십시오.

145 페이지의 [『Migrating an IBM MQ MQI client on UNIX and Linux』](#)

IBM MQ MQI client를 마이그레이션하기 위해서는 먼저 마이그레이션 계획을 작성하십시오. 클라이언트 워크스테이션에서 모든 IBM MQ 활동을 정지하십시오. IBM MQ MQI client 설치를 업그레이드하십시오. 모든 필수 구성 및 애플리케이션 변경사항을 작성하십시오.

Windows에서 IBM MQ MQI client를 나중 버전으로 마이그레이션

Windows 플랫폼에서 IBM MQ MQI client를 마이그레이션하려면 먼저 마이그레이션 계획을 작성하십시오. 클라이언트 워크스테이션에서 모든 IBM MQ 활동을 정지하십시오. IBM MQ MQI client 설치를 업그레이드하십시오. 모든 필수 구성 및 애플리케이션 변경사항을 작성하십시오.

시작하기 전에

클라이언트 마이그레이션을 시작하기 전에 마이그레이션 계획을 작성하십시오. 계획에 포함할 사항에 대한 자세한 내용은 99 페이지의 [『Windows에서 IBM MQ를 최신 버전으로 마이그레이션 계획』](#)의 내용을 참조하십시오.

이 태스크 정보

IBM MQ MQI client 마이그레이션은 IBM MQ MQI client 구성과 클라이언트 및 서버 채널을 한 버전에서 다른 버전으로 변환하는 프로세스입니다. 클라이언트 마이그레이션은 되돌릴 수 있습니다. 이는 클라이언트 워크스테이션에서는 선택적이고 수동이며, IBM MQ 서버에서는 필수이고 자동입니다.

새 구성 옵션을 이용하려면 클라이언트 워크스테이션을 마이그레이션하기 전에 IBM MQ MQI client를 업그레이드해야 합니다. 서버에서 클라이언트 및 서버 연결 채널에 대한 구성을 변경할 수 있지만, 클라이언트가 업그레이드되기 전에는 해당 변경사항이 클라이언트 워크스테이션에 영향을 주지 않습니다.

프로시저

1. 제품의 나중 버전에 대한 IBM MQ 시스템 요구사항을 검토하십시오.

[IBM MQ에 대한 시스템 요구사항의 내용을 참조하십시오.](#)

2. 적용되는 IBM MQ의 모든 변경사항을 검토하십시오.

[64 페이지의 『마이그레이션에 영향을 미치는 변경사항』의 내용을 참조하십시오.](#)

3. 워크스테이션에서 모든 IBM MQ 활동을 중지하십시오.

4. 클라이언트를 업그레이드하십시오.

엔터프라이즈에 적합한 옵션을 선택하십시오.

- 워크스테이션에 클라이언트를 설치하는 경우, [Windows에 IBM MQ 클라이언트 설치를 참조하십시오.](#)
- IBM MQ 서버에 클라이언트를 설치하는 경우, [동일한 시스템에 IBM MQ 클라이언트 및 서버 설치를 참조하십시오.](#)

다음에 수행할 작업

IBM MQ MQI client를 업그레이드한 후에 클라이언트 채널 구성을 검사하고 IBM MQ MQI client 애플리케이션이 나중 버전의 제품에서 올바르게 작동하는지 확인해야 합니다.

관련 개념

[71 페이지의 『IBM MQ MQI client 마이그레이션』](#)

IBM MQ MQI client 마이그레이션은 IBM MQ MQI client 구성과 클라이언트 및 서버 채널을 한 버전에서 다른 버전으로 변환하는 프로세스입니다. IBM MQ MQI client를 업그레이드한 후 클라이언트 마이그레이션이 발생할 수 있으며, 되돌릴 수 있습니다.

관련 태스크

[99 페이지의 『Windows에서 IBM MQ를 최신 버전으로 마이그레이션 계획』](#)

Windows Windows에서 IBM MQ MQI client를 이전 버전으로 복원

IBM MQ MQI client를 이후 버전의 제품에서 이전 버전의 제품으로 되돌리는 경우, 구성 변경사항을 수동으로 실행 취소해야 합니다.

이 태스크 정보

이전 IBM MQ MQI client 라이브러리를 워크스테이션으로 되돌리는 것은 드문 일입니다. 다음 단계에서 프린시플 태스크를 나열합니다.

프로시저

1. 워크스테이션에서 모든 IBM MQ 활동을 중지하십시오.
2. 이후 버전의 IBM MQ MQI client 코드를 설치 제거하십시오.
3. 이전 버전의 IBM MQ MQI client 코드를 설치하려면 플랫폼에 맞는 클라이언트 설치 절차를 수행하십시오.
4. 이후 버전의 제품에서 큐 관리자의 CCDT(Client Connection Definition Table)를 구성한 경우, 이전 버전의 큐 관리자에서 작성한 테이블을 사용하도록 되돌리십시오.
CCDT는 항상 클라이언트에 대한 이전 또는 동일 릴리스의 큐 관리자에서 작성해야 합니다.

Windows에서는 단단계 시나리오를 기반으로 제품의 이전 버전을 나중 버전으로 대체하여 제품의 이전 버전에서 나중 버전으로 업그레이드하는 경우 IBM MQ 라이브러리가 로드되는 방식은 일반적으로 변경할 필요가 없습니다. 그러나 나중 버전의 제품에서 병행 또는 다단계 마이그레이션 기반 다중 설치의 이점을 선택하는 경우, 운영 체제가 나중 버전의 IBM MQ 라이브러리를 로드하도록 런타임 환경을 다르게 구성해야 할 수 있습니다.

시작하기 전에

애플리케이션을 제품의 이전 버전에서 나중 버전으로 마이그레이션하려면 운영 체제에서 애플리케이션에 대한 IBM MQ 라이브러리를 로드하는 방법을 알고 있어야 합니다. 애플리케이션이 로드 경로를 수정하면 환경 변수의 경로를 설정할 수 있습니다. 애플리케이션이 로드하는 IBM MQ 라이브러리의 이름을 반드시 알지 않아도 됩니다. 라이브러리의 콘텐츠가 변경되어도 라이브러리 이름은 제품의 이전 버전에서 나중 버전으로 변경되지 않습니다.

이 태스크를 시작하기 전에 86 페이지의 『UNIX, Linux, and Windows에서 다중 설치 큐 관리자 공존』의 내용을 읽으십시오.

나중 버전의 IBM MQ를 계획 및 설치하고 설치 이름과 설치가 기본 설치로 설정되었는지 여부를 기억하십시오.

이 태스크 정보

IBM MQ 라이브러리가 나중 버전과 호환되므로, 애플리케이션을 제품의 이전 버전에서 나중 버전으로 마이그레이션하기 위해 애플리케이션을 다시 컴파일하거나 다시 링크할 필요가 없습니다(93 페이지의 『IBM MQ의 이전 버전과의 애플리케이션 호환성 및 상호 운용성』 참조).

Windows는 많은 디렉토리에서 DLL이라는 로드 라이브러리를 검색합니다. 동적 링크 라이브러리 검색 순서를 참조하십시오. The build procedure for applications places the IBM MQ libraries to load before any other product libraries in the **c1** command. PATH 환경 변수에는 IBM MQ .lib 라이브러리(빌드 시간에 지정한 경우) 및 DLL 라이브러리(런타임의 경우)가 있어야 합니다. PATH 변수는 애플리케이션 프로세스가 로드해야 하는 라이브러리를 찾는 데 사용됩니다.

이전 릴리스에서 이 빌드 프로시저를 수행한 경우, 로드된 라이브러리에 나중 버전 설치의 영향은 수행하는 마이그레이션 시나리오에 따라 다릅니다.

단단계 시나리오

106 페이지의 『Windows에서 마이그레이션: 단단계』에서 설명하는 단단계 시나리오를 기반으로 제품의 이전 버전을 나중 버전으로 바꾸는 경우, 대부분 IBM MQ 라이브러리가 로드되는 방식을 변경할 필요가 없습니다. 가능한 예외는 라이브러리의 위치를 이전 버전에서 변경했거나 라이브러리에 대한 기호 링크를 작성한 경우입니다.

병행 및 다단계 시나리오

111 페이지의 『Windows에서 마이그레이션: 병행』에서 설명하는 병행 시나리오 또는 113 페이지의 『Windows에서 마이그레이션: 다단계』에서 설명하는 다단계 마이그레이션 시나리오를 기반으로 나중 버전의 제품을 설치하는 다중 설치 방법을 선택한 경우, 나중 버전의 제품에 대한 애플리케이션 연결이 올바른 설치에 링크되고 올바른 설치에서 라이브러리를 로드하는지 여부를 조사한 후 적합한 경우 운영 체제의 환경을 수정하여 애플리케이션에 대한 IBM MQ 종속성을 해결해야 합니다. 일반적으로 애플리케이션을 다시 링크하는 대신 런타임 환경을 수정할 수 있습니다. 다음 두 명령을 사용하여 런타임 환경 구성을 지원할 수 있습니다.

- **setmqinst** 는 기본 설치를 설정합니다. **setmqinst**를 참조하십시오.
- **setmqenv**는 환경 변수를 설정하여 명령 환경을 초기화합니다. **setmqenv**를 참조하십시오.

121 페이지의 표 9에서는 이러한 각 시나리오에 필요한 조치를 요약합니다.

표 9. Windows 구성				
Action	시나리오	최신 버전이 동일한 위치의 이전 버전을 대체할 단단계	최신 버전이 다른 위치의 이전 버전을 대체할 병행	최신 버전과 이전 버전 다단계
setmqinst		setmqinst 는 나중 버전 설치를 기본 설치로 설정합니다. 글로벌 PATH는 최신 버전 라이브러리를 가리키도록 변경되고 모든 Windows 기능은 이후 버전에서 작동합니다 참조 .		아닙니다. 이전 버전이 설치되어 있으므로 나중 버전 설치가 기본이 될 수 있습니다.
기타 구성 조치 없음		라이브러리 로드가 올바르게 작동합니다. 글로벌 PATH에는 나중 버전 라이브러리의 위치가 포함됩니다. 나중 버전 설치가 기본 설치가 아닌 경우에도 라이브러리 로드가 올바르게 작동합니다. 나중 버전 라이브러리는 이전 버전 라이브러리와 동일한 위치에 있습니다.	라이브러리 로드가 올바르게 작동할 수 있습니다. 애플리케이션 프로세스가 이전 버전 라이브러리의 위치를 참조하도록 PATH를 로컬로 수정한 경우에는 라이브러리 로드가 작동하지 않을 수 있습니다. PATH의 로컬 설정이 setmqinst 로 설정한 글로벌 PATH를 대체할 수 있습니다.	라이브러리 로드가 이전 버전에서 계속 올바르게 작동하며, 나중 버전에서는 아무것도 작동하지 않습니다.
setmqenv		라이브러리 로드가 올바르게 작동합니다. setmqenv 는 로컬 PATH를 올바르게 설정합니다.		라이브러리 로드가 이전 버전과 나중 버전 둘 다에 대해 올바르게 작동합니다. setmqenv 는 나중 버전에 대해 로컬 PATH를 올바르게 설정합니다. 그러나 글로벌 경로에 의존하는 Windows 기능은 나중 버전에서 올바르게 작동하지 않습니다 참조 . 나중 버전 라이브러리가 이전 버전에서 마이그레이션되지 않은 큐 관리자에 대해 이전 버전 라이브러리를 로드하므로 올바른 이전 버전이 로드됩니다.

프로시저

1. 다음 질문 중 어떤 것이 사용자 구성에 적용되는지 살펴봅니다.

- 이전 버전의 제품에 대한 제품 문서에 설명된 빌드 프로시저를 수행했습니까? 개발 환경 또는 Microsoft Visual Studio와 같은 개발 도구에 맞게 조정된 다른 빌드 프로시저를 수행했을 수 있습니다.
- 이전 버전에 대한 로드 경로를 어떻게 지정했습니까?
- Eclipse 같은 다른 환경이나 애플리케이션 서버에서 로드된 애플리케이션입니까? 상위 환경이 로드되는 방식이 아니라 상위 환경이 애플리케이션을 로드하는 방식을 제어하는 매개변수를 수정해야 합니다.
- 애플리케이션이 수행하는 기능을 사용하려면 애플리케이션이 연결하는 큐 관리자가 기본 설치와 연관되어 있어야 합니까?
- 나중 버전에서 로드 경로를 지정하는 방법의 제한조건과 요구사항은 무엇입니까? 보안 규칙은 LD_LIBRARY_PATH의 사용을 제한할 수 있습니다.
- 나중 버전의 제품을 이전 버전과 함께 설치했습니까? IBM WebSphere MQ 7.0.1이 설치되어 있는 경우:
 - 이후 설치를 기본 설치로 설정할 수 없습니다.

- IBM WebSphere MQ 7.0.1에서 애플리케이션이 참조한 기본 설치 경로에 이후 버전을 설치할 수 없습니다.

2. IBM MQ 라이브러리를 로드하는 운영 체제에서 제품의 나중 버전 설치를 식별하십시오.

- 서버에서 로드할 나중 버전의 설치가 여러 개인 경우, IBM MQ는 라이브러리가 로드된 설치가 애플리케이션이 호출하는 큐 관리자와 연관된 설치인지 검사합니다. 올바르지 않은 라이브러리가 로드된 경우에는 IBM MQ가 올바른 라이브러리를 로드합니다. 모든 IBM MQ 애플리케이션에는 런타임 환경을 하나만 구성해야 합니다.
- 일반적으로 기본 설치 설정을 선택합니다. 설치를 기본 설치로 설정하면 글로벌 PATH 변수에 해당 라이브러리 경로가 배치됩니다.
- 이전 버전 설치를 나중 버전으로 업그레이드한 경우, 이전 버전 설치에 대한 링크 경로는 이제 나중 버전이 포함된 설치를 가리킵니다. 이제 이전 버전 설치에 대한 고정된 연계 경로가 있는 애플리케이션은 나중 설치에 대한 라이브러리를 로드합니다. 그런 다음 애플리케이션이 연결하는 큐 관리자와 연관된 설치로 전환됩니다.
- 애플리케이션을 다시 빌드하는 경우 나중 버전의 설치로 링크해야 합니다.
- 응용프로그램이 COM 또는 ActiveX 를 사용하는 경우 기본 설치가 있는 한 큐 관리자에 연결할 수 있습니다.

참고: 이전 버전의 제품이 설치되어 있는 경우 COM 또는 ActiveX 서버 애플리케이션이 이전 --> 설치와 연관된 큐 관리자에만 연결됩니다. COM 또는 ActiveX 클라이언트 애플리케이션에는 이러한 제한이 적용되지 않습니다.

- 트랜잭션 모드에서 IBM MQ.NET 모니터를 실행 중인 경우 연결하는 큐 관리자는 기본 설치여야 합니다.

다음에 수행할 작업

나중 버전의 제품 설치를 추가하는 경우, 기본 설치를 설정하도록 선택했으면 어떤 설치를 기본 설치로 설정할지 결정해야 합니다. 애플리케이션이 나중 버전 설치 중 하나(예: 기본 설치)에서 IBM MQ 라이브러리를 로드하는 동안 다른 나중 버전 설치와 연관된 큐 관리자에 연결할 수 있습니다.

Windows에서는 다른 개발 도구를 사용하여 애플리케이션을 빌드할 수 있습니다. 개발 도구 자체의 특성이 아니라 빌드 중인 애플리케이션의 PATH를 설정하는 개발 도구의 특성을 식별해야 합니다. 예를 들어, Microsoft Visual Studio로 디버깅하는 경우 프로젝트의 **Configuration** 특성에 대한 디버깅 섹션의 **Environment** 특성에 **setmqenv** 에 대한 호출을 삽입할 수 있습니다.

Windows 애플리케이션은 LoadLibrary를 호출하여 명시적인 로드 경로를 지정할 수 있습니다. 병행 어셈블리를 빌드하고 명시적인 로드 경로를 구성할 수 있습니다. 애플리케이션이 이러한 메커니즘 중 하나를 사용하고 나중 버전 IBM MQ 라이브러리가 이전 릴리스와 동일한 경로에 없으면, 나중 버전 라이브러리를 로드하도록 애플리케이션을 다시 컴파일하거나 구성하고 다시 링크해야 합니다.

관련 태스크

[148 페이지의 『Migrating IBM MQ library loading to a later version on UNIX and Linux』](#)

UNIX 및 Linux에서는 단단계 시나리오를 기반으로 제품의 이전 버전을 나중 버전으로 대체하여 제품의 이전 버전에서 나중 버전으로 업그레이드하는 경우 IBM MQ 라이브러리가 로드되는 방식은 일반적으로 변경할 필요가 없습니다. 그러나 나중 버전의 제품에서 병행 또는 단단계 마이그레이션 기반 다중 설치의 이점을 선택하는 경우, 운영 체제가 나중 버전의 IBM MQ 라이브러리를 로드하도록 런타임 환경을 다르게 구성해야 할 수 있습니다.

관련 참조

[82 페이지의 『공존』](#)

각기 다른 이름을 갖는 큐 관리자는 동일한 IBM MQ 설치를 사용하는 한 모든 서버에서 공존할 수 있습니다. z/OS, UNIX, Linux 및 Windows의 경우 다양한 큐 관리자가 동일한 서버에서 공존하고 다른 설치와 연관될 수 있습니다. 한 서버에서 공존하는 큐 관리자 외에도, 오브젝트 및 명령은 다른 명령 레벨에서 실행 중인 다양한 큐 관리자에 대한 작업을 올바르게 수행해야 합니다.

관련 정보

[기본 설치 변경](#)

[다중 설치 환경에서 애플리케이션 연결](#)

[setmqenv](#)

[setmqinst](#)

Windows Windows에서 단일 인스턴스에서 다중 인스턴스 큐 관리자로 마이그레이션

Windows 플랫폼에서 단일 인스턴스 큐 관리자를 다중 인스턴스 큐 관리자로 마이그레이션하려면 큐 관리자 데이터터를 공유 디렉토리로 이동하고 두 개의 다른 서버에서 큐 관리자를 다시 구성해야 합니다.

시작하기 전에

다중 인스턴스 큐 관리자를 이 태스크의 부분으로 실행하려면 필수조건을 검사해야 합니다. 테스트된 환경 목록은 [IBM MQ 다중 인스턴스 큐 관리자 파일 시스템에 대한 명령문 테스트](#)를 참조하십시오. 다른 환경이 작동할 수도 있습니다. 다른 환경을 규정하도록 도와주는 테스트 도구가 IBM MQ와 함께 제공됩니다.

다중 인스턴스 큐 관리자를 실행하려면 세 개의 서버가 있어야 합니다. 한 서버에는 큐 관리자 데이터 및 로그를 저장할 공유 파일 시스템이 있습니다. 다른 두 서버는 큐 관리자의 활성화 및 대기 인스턴스를 실행합니다.

이 태스크 정보

다중 인스턴스 큐 관리자로 변환하려는 단일 인스턴스 큐 관리자가 있습니다. 이 큐 관리자 변환 자체는 단순하지만 완전히 자동화된 프로덕션 환경을 작성하는 다른 태스크를 수행해야 합니다.

다중 인스턴스 큐 관리자의 필수조건을 검사하고 환경을 설정 및 검사해야 합니다. 다중 인스턴스 큐 관리자가 실패했으며 자동으로 다시 시작되었는지 감지하려면 모니터링 및 관리 시스템을 설정해야 합니다. 그런 다음 재시작의 원인을 알아내고 정정하고 대기를 재시작할 수 있습니다. 또한 애플리케이션 또는 애플리케이션이 큐 관리자에 연결되는 방식도 수정하여 큐 관리자가 재시작된 후 처리를 계속할 수 있도록 해야 합니다.

프로시저

1. 큐 관리자를 실행할 운영 체제와 큐 관리자 데이터 및 로그를 저장할 파일 시스템을 검사하십시오. 이들이 다중 인스턴스 큐 관리자를 실행할 수 있는지 검사하십시오.
 - a) [IBM MQ 다중 인스턴스 큐 관리자](#)에 대한 테스트 및 지원 공지사항을 참조하십시오. 운영 체제와 파일 시스템의 조합이 테스트되었는지 및 다중 인스턴스 큐 관리자를 실행할 수 있는지 여부를 확인하십시오. 공유 파일 시스템은 다중 인스턴스 큐 관리자를 실행하는 데 적절하도록 리스 기반 잠금을 제공해야 합니다. 리스 기반 잠금은 일부 공유 파일 시스템에서는 최신 기능이며 일부에서는 수정사항이 필요합니다. 지원 명령문은 필수 정보를 제공합니다.
 - b) `amqmfsc`를 실행하여 파일 시스템이 올바르게 구성되었는지 확인하십시오. 파일 시스템은 데이터 무결성에 대해 탁월한 성능으로 구성되는 경우가 있습니다. 파일 시스템 구성을 검사하는 것이 중요합니다. `amqmfsc` 도구의 부정적인 보고서는 적절하지 못한 설정에 대해 알려줍니다. 긍정적인 결과는 파일 시스템이 적절하다는 내용이지만 결과는 파일 시스템이 적절하다는 확정된 문장은 아닙니다. 좋은 내용입니다.
 - c) 기술 노트, [IBM MQ 다중 인스턴스 큐 관리자의 호환성을 위한 공유 파일 시스템 테스트](#)에서 제공되는 무결성 검사 애플리케이션을 실행하십시오. 이 검사 애플리케이션은 큐 관리자가 올바르게 재시작하는지 테스트합니다.
2. 큐 관리자 인스턴스를 실행 중인 각 서버에서 네트워크 파일 시스템의 공유에 액세스할 수 있도록 사용자 및 그룹을 구성하십시오. Windows에서는 mqm 그룹의 보안 ID(SID)가 다를 수 있습니다. [Windows 도메인 및 다중 인스턴스 큐 관리자를 참조하십시오](#).
3. 네트워크 파일 시스템에 올바른 액세스 권한으로 공유할 디렉토리를 설정하십시오. 일반 구성은 공유 디스크를 사용하는 모든 큐 관리자의 모든 데이터 및 로그 디렉토리를 포함하는 단일 공유 디렉토리를 설정하는 것입니다. [이름 지정된 qmgrs 및 로그 디렉토리 공유\(IBM WebSphere MQ 7.0.1 이상\)](#)를 참조하십시오. 예를 들어, MQHA라는 공유에 서브디렉토리 `data` 및 `logs`가 있는 루트 디렉토리를 작성하십시오. 각 큐 관리자는 `data` 및 `logs` 아래에 자신의 데이터 및 로그 디렉토리를 작성합니다. 공유 드라이브에 `drive`

\MQHA를 작성하십시오. 소유자는 mqm의 구성원입니다. mqm에는 전체 제어 권한이 있어야 합니다.
drive\MQHA용 공유를 작성하십시오.

NFS v4 파일 서버를 사용 중인 경우에는 etc/exports에 /MQHA * rw, sync, no_wdelay, fsid=0) 행을 추가한 후 NFS 디먼을 시작하십시오(/etc/init.d/nfs start).

4. 큐 관리자 데이터 및 로그를 공유에 복사하십시오.

큐 관리자를 백업하는 프로시저에 따라 파일을 수동으로 복사하도록 선택할 수도 있습니다. Windows의 경우 **hamvmqm** 명령을 실행하여 큐 관리자 데이터를 공유로 이동할 수 있습니다. **hamvmqm** 명령은 IBM WebSphere MQ 7.0.1이전에 작성되고 데이터 경로로 재구성되지 않은 큐 관리자 또는 **DataPath** 구성 속성이 없는 큐 관리자에 대해 작동합니다. 다음 방법 중 하나를 선택하십시오.

- 큐 관리자 데이터 백업의 지시사항에 따라 큐 관리자 데이터를 공유로 복사하십시오. **DataPath** 구성 속성이 이 큐 관리자에 대해 지정되어 있으면 이 방법을 사용해야 합니다.
- 큐 관리자를 중지한 후 다음 명령을 입력하십시오.

```
hamvmqm /m /dd share\data /dd share\logs
```

여기서 *share*는 123 페이지의 『3』 단계에서 작성한 데이터 및 로그의 위치입니다.

5. 현재 큐 관리자 서버에 저장된 큐 관리자 구성 정보를 업데이트하십시오.

- **hamvmqm** 명령을 실행하여 큐 관리자 데이터 및 로그를 이동한 경우, 이 명령이 이미 구성 정보를 올바르게 수정했습니다.
- 큐 관리자 데이터 및 로그를 수동으로 이동한 경우에는 다음 단계를 완료해야 합니다.
 - a. 다음 로그 레지스트리 키를 수정하십시오.

```
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\IBM\WebSphere  
MQ\Installation\MQ_INSTALLATION_NAME\Configuration\QueueManager\QMGrName\Log  
"LogPath"="share\logs\QMGrName\"
```

- b. 접두부 레지스트리 키를 수정하십시오.

```
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\IBM\WebSphere  
MQ\Installation\MQ_INSTALLATION_NAME\Configuration\QueueManager\QMGrName  
"Prefix"="share\data"
```

여기서 *QMGrName*은 Windows에서 기존 레지스트리 키에 있는 큐 관리자 이름의 표현입니다. *share*는 데이터 및 로그가 이동될 대상 공유입니다.

6. 큐 관리자 구성 정보를 새 큐 관리자 서버에 추가하십시오.

- a) **dspmqlinf** 명령을 실행하여 큐 관리자 정보를 표시하십시오.

큐 관리자를 실행한 서버에서 명령을 실행하십시오-->.

```
dspmqlinf -o command QMGrName
```

명령 출력은 큐 관리자 구성을 작성할 준비가 되도록 형식화되어 있습니다.

```
addmqinf -s QueueManager -v Name= QMGrName -v Directory= QMGrName -v  
Prefix=d:\var\mqm Datapath= \share\data\QMGrName
```

- b) 다른 서버에 큐 관리자 구성을 작성하십시오.

이전 출력에서 복사한 **addmqinf** 명령을 실행하십시오.

7. 새 서버의 네트워크 주소를 클라이언트 및 채널 목적지의 연결 이름에 추가하십시오.

- a) 서버를 참조하는 모든 클라이언트, 송신자 및 요청자 TCP/IP 설정을 찾으십시오.

- 클라이언트 설정은 클라이언트 정의 테이블(CCDT), 환경 변수, Java 특성 파일 또는 클라이언트 코드에 있을 수 있습니다.
- 클러스터 채널은 클러스터 수신자 채널에서 큐 관리자의 연결 이름을 자동으로 발견합니다. 클러스터 수신자 채널 이름이 비어 있거나 생략된 경우, TCP/IP는 큐 관리자를 호스팅하는 서버의 IP 주소를 발견합니다.

- b) 다중 인스턴스 큐 관리자를 호스팅하는 두 서버 모두의 TCP/IP 주소를 포함하도록 이러한 각 연결의 연결 이름을 수정하십시오.
예를 들어, 다음 연결 이름을 변경하십시오.

```
echo DISPLAY CHANNEL(ENGLAND) CONNAME | runmqsc QM1
```

```
5724-H72 (C) Copyright IBM Corp. 1994, 2023. ALL RIGHTS RESERVED.  
Starting MQSC for queue manager QM1.  
1: DISPLAY CHANNEL(ENGLAND) CONNAME  
AMQ8414: Display Channel details.  
CHANNEL(ENGLAND) CHLTYPE(SDR)  
CONNAME(LONDON)
```

이를 다음으로 변경하십시오.

```
echo ALTER CHANNEL(ENGLAND) CHLTYPE(SDR) CONNAME('LONDON, BRISTOL') | runmqsc QM1
```

8. 큐 관리자의 재시작을 감지하도록 모니터링 및 관리 프로시저를 업데이트하십시오.
9. 적절한 경우 자동으로 다시 연결 가능하도록 클라이언트 애플리케이션을 업데이트하십시오.
10. 큐 관리자 서비스로 시작되도록 IBM MQ 애플리케이션의 시작 프로시저를 업데이트하십시오.
11. 고가용성을 허용하여 큐 관리자의 각 인스턴스를 시작하십시오.
첫 번째로 시작되는 큐 관리자 인스턴스는 활성 인스턴스가 됩니다. 각 서버에 대해 한 번씩 명령을 두 번 실행하십시오.

```
stimqm -x QMgrName
```

다음에 수행할 작업

다중 인스턴스 큐 관리자에서 가장 높은 가용성을 얻으려면 클라이언트 애플리케이션이 다시 연결 가능하고 서버 애플리케이션이 재시작 가능하도록 설계해야 합니다. [애플리케이션 복구를 참조하십시오.](#)

관련 정보

[amqmfscck\(파일 시스템 검사\)](#)

[애플리케이션 복구](#)

[자동 클라이언트 다시 연결](#)

[큐 관리자 데이터 백업](#)

[채널 및 클라이언트 다시 연결](#)

[UNIX, Linux, and Windows 시스템에서 구성 정보 변경](#)

[MSCS 스토리지로 큐 관리자 이동](#)

[다중 인스턴스 큐 관리자](#)

[큐 관리자 구성 파일, qm.ini](#)

[공유 파일 시스템](#)

[IBM MQ 다중 인스턴스 큐 관리자와의 호환성에 대한 공유 파일 시스템 테스트](#)

[IBM MQ 다중 인스턴스 큐 관리자의 테스트 및 지원 명령문](#)

[공유 파일 시스템 잠금 확인](#)

[Windows 도메인 및 다중 인스턴스 큐 관리자](#)

[서비스에 대한 작업](#)

Windows Windows에서 단일 인스턴스 큐 관리자로 되돌리기

대기 인스턴스를 중지하여 Windows 플랫폼에서 다중 인스턴스 큐 관리자를 단일 인스턴스 큐 관리자로 되돌리십시오. 그런 다음, 활성 인스턴스를 재시작하고 대기 인스턴스를 허용하는 플래그는 설정하지 마십시오.

시작하기 전에

최소 세 개 이상의 서버가 큐 관리자를 다중 인스턴스 큐 관리자로 실행하도록 구성되어 있습니다. 큐 관리자는 현재 다중 인스턴스 큐 관리자로 실행 중이며, 하나의 대기 인스턴스가 사용 중입니다.

이 태스크 정보

태스크는 활성 대기자를 비활성화하여 실행 중인 다중 인스턴스 큐 관리자만 활성으로 유지되게 합니다. 차후 대기 인스턴스가 시작되지 못하게 하려면 활성 인스턴스를 중지했다가 재시작해야 합니다. 재시작할 때 대기 인스턴스가 시작되지 않도록 활성 인스턴스를 단일 인스턴스 큐 관리자로 시작합니다. 나중에 활성 인스턴스 재시작 옵션을 사용할 수 있도록 하기 위해 대기 인스턴스가 독립된 단계로 중지됩니다. 활성 큐 관리자를 실행하는 서버에서 표준 `endmqm QMgrName` 명령을 실행하여 두 인스턴스를 모두 중지할 수 있습니다.

프로시저

1. 대기 큐 관리자 인스턴스를 정지하십시오.

대기 인스턴스를 실행하는 서버의 경우:

```
endmqm -w QMgrName
```

2. 활성 큐 관리자 인스턴스를 정지하십시오.

활성 인스턴스를 실행하는 서버의 경우:

```
endmqm -w (QMgrName)
```

3. 큐 관리자를 재시작하여 대기를 예방하십시오.

큐 관리자를 실행할 서버의 경우:

```
strmqm QMgrName
```

다음에 수행할 작업

큐 관리자 데이터와 동일한 서버에서 큐 관리자를 단일 인스턴스로 실행할 수도 있습니다.

큐 관리자가 중지되면, 큐 관리자를 실행 중인 서버로 큐 관리자 데이터를 다시 이동하십시오. 그렇지 않으면, IBM MQ를 설치한 후 큐 관리자 구성 정의를 큐 관리자 데이터가 있는 서버로 이동하십시오. 두 태스크 모두 123 페이지의 『Windows에서 단일 인스턴스에서 다중 인스턴스 큐 관리자로 마이그레이션』에서 다중 인스턴스 큐 관리자를 작성하는 단계를 변형시킨 것입니다.

Windows Windows에서 MQ Telemetry 마이그레이션

Windows에서 MQ Telemetry의 기존 설치를 제품의 나중 버전으로 마이그레이션하려면 다음 지시사항에 따르십시오.

시작하기 전에

이 태스크를 시작하기 전에 먼저 기존 IBM MQ 설치를 백업하십시오. 이주하기 전에 MQ Telemetry 서비스 SYSTEM.MQXR.SERVICE 을 (를) 중지해야 합니다.

이 태스크 정보

텔레메트리 서버는 선택적 설치로 제품에 포함됩니다.

IBM WebSphere MQ 7.5의 경우, 클라이언트 소프트웨어 개발 키트 (텔레메트리 클라이언트) 도 선택적 설치에 포함됩니다. IBM MQ 8.0부터 클라이언트 SDK(Software Development Kit)는 더 이상 제품의 일부로 제공되지 않습니다. 대신 [IBM Messaging Telemetry Clients SupportPac](#)으로 SDK의 현재 버전을 사용할 수 있습니다.

MQ Telemetry는 IBM WebSphere MQ 7.1 이상 제품의 컴포넌트이므로 MQ Telemetry는 기본 제품과 함께 설치하거나 기본 제품 설치 후 설치할 수 있습니다. 이전 버전의 제품에서 업그레이드하는 경우 최신 버전의 클라이언트 SDK(Software Development Kit)를 다운로드하여 사용해야 합니다.

업그레이드가 완료되면 Windows 시스템이 제품의 설치 디렉토리(예: C:\Program Files (x86)\IBM\WebSphere MQ)에 Telemetry 데이터를 보유합니다. 큐 관리자가 다시 시작되면, Telemetry 데이터는 이후 버전의 제품으로 마이그레이션됩니다.

프로시저

1. 마이그레이션 계획을 작성하십시오.
99 페이지의 『Windows에서 IBM MQ를 최신 버전으로 마이그레이션 계획』의 내용을 참조하십시오.
2. 큐 관리자를 나중 릴리스로 마이그레이션하십시오.
3. MQ Telemetry를 설치하십시오.
4. MQ Telemetry 설치에 성공했는지 확인하십시오. [MQ Telemetry 설치 확인](#)을 참조하십시오.

결과

메시지 AMQ4616은 태스크 완료를 나타냅니다. 기존 MQTT 채널과 이전 구독은 여전히 존재합니다.

관련 정보

[IBM MQ 설치 - 개요](#)

[설치 중MQ Telemetry](#)

[MQ Telemetry 설치 확인](#)

[IBM MQ Explorer를 사용한 MQ Telemetry 설치 확인](#)

Windows에서 MSCS 구성 마이그레이션

다음 지시사항에 따라 Microsoft Cluster Service(MSCS) 구성의 큐 관리자를 한 번에 한 노드씩 마이그레이션하십시오.

이 태스크 정보

다음 단계는 정지 시간을 최소화하는 롤링 업그레이드에 필요합니다. 온라인 IBM MQ 자원이 없는 오프라인 노드는 항상 업그레이드해야 합니다. 활성/수동 구성에서 노드가 수동인 경우, 업그레이드 프로세스 중에 활성으로 전환할 수 없도록 해야 합니다.

128 페이지의 『제품의 이전 버전에서 최신 버전으로 4노드 MSCS 클러스터 마이그레이션』에서는 이 프로시저가 4노드 클러스터에 적용된 예를 보여줍니다.

프로시저

1. IBM MQ 자원의 가능한 소유자를 수정하여 Active 노드만을 포함하십시오. 수동 노드에 지정된 소유자가 없는 경우, 마이그레이션 중인 IBM MQ 자원을 활성화할 수 없습니다.
2. IBM MQ 자원이 포함된 그룹이 현재 가능한 소유자로 정의된 노드 중 하나에 있는지 확인하십시오. 그룹은 큐 관리자 자원에 연결되는 애플리케이션을 포함해야 합니다.
3. 마이그레이션할 노드의 클러스터 서비스를 정지하십시오. 등록된 IBM MQ DLL의 모든 MSCS 캐시가 지워집니다.
4. 103 페이지의 『Windows에서 큐 관리자를 나중 버전으로 마이그레이션』의 표준 지시사항에 따라 선택한 노드를 마이그레이션하십시오. 필수 유지보수 레벨을 적용하십시오.
5. 선택된 노드의 클러스터 서비스를 시작하십시오.
6. 마이그레이션할 다음 노드에서 IBM MQ 자원이 오프 라인인지 확인하십시오.
7. 가능한 소유자 목록에서 해당 노드를 제거하십시오. 세 개 이상의 포함된 클러스터의 경우, 이 주제의 뒷부분에서 추가 고려사항을 참조하십시오.
8. IBM MQ 자원이 포함된 그룹을 가능한 소유자 중 하나로 이동하여 온라인으로 가져오십시오.
9. 나머지 노드에 대해 필요한 대로 3단계부터 8단계까지 반복하십시오.

제품의 이전 버전에서 최신 버전으로 4노드 MSCS 클러스터 마이그레이션

128 페이지의 표 10의 예제는 4노드 MSCS 클러스터 마이그레이션에 관련된 단계를 설명합니다.

예제에서 IBM MQ 자원은 큐 관리자, 애플리케이션 및 종속 MSCS 자원(예: MSCS 자원으로 정의된 IP 주소)을 포함합니다. 각 단계의 변경사항은 이탤릭체가 사용됩니다.

1단계

마이그레이션할 노드를 선택하고 해당 노드를 제품의 이전 버전에서 최신 버전으로 업그레이드할 준비를 하십시오.

1. 마이그레이션할 노드 1을 선택하고 이를 실행 중인 IBM MQ 자원이 없는 수동 노드로 변환하십시오.
2. IBM MQ 자원을 포함하는 그룹의 가능한 소유자를 수정하여 필요한 온라인 노드만을 포함하십시오. 장애 조치는 IBM MQ 자원을 가능한 소유자가 아닌 노드로 전환하려고 시도하지 않습니다. 해당 노드를 마이그레이션하는 것이 안전합니다.
3. IBM MQ 자원이 포함된 그룹을 가능한 소유자 중 하나인 노드로 이동하여 온라인으로 가져오십시오.
4. 마이그레이션할 노드의 클러스터 서비스를 정지하십시오. 서비스를 중지하면 MSCS에 대해 등록된 모든 IBM MQ 라이브러리의 MSCS 캐시가 지워집니다. 노드가 오프라인 상태로 됩니다.

2단계

IBM MQ를 제품의 이전 버전에서 최신 버전으로 마이그레이션하십시오.

3단계

선택된 노드의 클러스터 서비스를 시작하십시오. 노드가 온라인 상태로 되지만, 가능한 소유자가 아니므로 작업이 해당 노드로 전환되지 않습니다.

4단계

노드 2에 대해 1 - 3단계를 반복하십시오. 이제 노드 1 및 2는 온라인 상태이며, 이러한 노드를 최신 버전으로 마이그레이션했습니다. 그럼에도 불구하고, 해당 노드는 IBM MQ 자원 그룹 중 하나의 가능한 소유자가 아니므로 작업을 수행하지 않습니다.

5단계

실행 중인 제품의 이전 버전에서 최신 버전으로 클러스터를 마이그레이션하십시오. 이제 마이그레이션된 노드 수는 마이그레이션되지 않은 노드 수보다 크거나 같습니다.

1. 가능한 소유자 세트를 3, 4에서 1, 2로 변경하십시오.
2. IBM MQ 자원 그룹을 노드 3 및 4에서 노드 1 및 2로 이동하고 온라인으로 설정하십시오.
3. 이 시점부터 가능한 소유자 목록은 마이그레이션된 노드만 포함해야 합니다. IBM MQ 자원은 제품의 이전 레벨 버전을 실행하는 노드로 장애 복구해서는 안 됩니다.

참고: IBM MQ를 이전 버전으로 되돌려야 하는 경우 IBM MQ 설치 제거를 수행하기 전에 MSCS 제어에서 IBM MQ 자원을 제거해야 합니다.

6단계

노드 3을 최신 버전으로 마이그레이션하십시오.

1. 노드 3의 1 - 3단계를 수행하십시오.
2. 가능한 소유자 목록에 노드 3을 추가하십시오.
3. QMC 자원 그룹을 노드 1에서 노드 3으로 다시 이동하고 다시 온라인으로 설정하십시오.

7단계

노드 4에 대해 6단계를 반복하십시오.

표 10. 4노드 MSCS 클러스터 마이그레이션									
단계		0	1	2	3	4	5	6	7
노드 1	상태	온라인	오프라인	오프라인	온라인	온라인	온라인	온라인	온라인
	버전	이전 버전	이전 버전	최신 버전	최신 버전	최신 버전	최신 버전	최신 버전	최신 버전
	그룹	QMA					QMC, QMA	QMA	QMA

표 10. 4노드 MSCS 클러스터 마이그레이션 (계속)									
단계		0	1	2	3	4	5	6	7
노드 2	상태	온라인	온라인	온라인	온라인	온라인	온라인	온라인	온라인
	버전	이전 버전	이전 버전	이전 버전	이전 버전	최신 버전	최신 버전	최신 버전	최신 버전
	그룹	QMB	QMB	QMB	QMB		QMD, QMB	QMD, QMB	QMB
노드 3	상태	온라인	온라인	온라인	온라인	온라인	온라인	온라인	온라인
	버전	이전 버전	이전 버전	이전 버전	이전 버전	이전 버전	이전 버전	최신 버전	최신 버전
	그룹	QMC	QMC, QMA	QMC, QMA	QMC, QMA	QMC, QMA		QMC	QMC
노드 4	상태	온라인	온라인	온라인	온라인	온라인	온라인	온라인	온라인
	버전	이전 버전	이전 버전	이전 버전	이전 버전	이전 버전	이전 버전	이전 버전	최신 버전
	그룹	QMD	QMD	QMD	QMD	QMD, QMB			QMD
가능한 소유자		1,2,3,4	2,3,4	2,3,4	2,3,4	3,4	1,2	1,2,3	1,2,3,4
태스크			업데이트 1			업데이트 2	전송	업데이트 3	업데이트 4

다음에 수행할 작업

3개 이상의 노드가 포함된 MSCS 설정의 추가 고려사항: 클러스터는 마이그레이션된 큐 관리자 그룹과 마이그레이션되지 않은 노드 그룹을 구성하기에 충분한 노드를 포함할 수 있습니다. 마이그레이션된 그룹이 큐 관리자 수의 절반을 포함하는 경우 해당 그룹으로 전환하십시오. 중간 지점에 도달하기 전까지는 마이그레이션되지 않은 그룹이 가능한 소유자입니다. 중간 지점에 도달하면 가능한 소유자를 마이그레이션된 그룹으로 전환하십시오.

관련 태스크

211 페이지의 『고가용성 구성의 큐 관리자 마이그레이션』

큐 관리자의 고가용성 구성은 IBM MQ 애플리케이션의 가용성을 증가시킬 수 있습니다. 큐 관리자 또는 서버가 실패하는 경우 다른 서버에서 자동으로 다시 시작됩니다. IBM MQ MQI client 애플리케이션이 큐 관리자에 자동으로 다시 연결하도록 처리할 수 있습니다. 큐 관리자가 시작할 때 서버 애플리케이션을 시작하도록 구성할 수 있습니다.

관련 정보

Windows: 다중 설치에서의 MSCS 제한

Windows V 9.0.4 Windows에서 로그를 고급 형식 디스크로 마이그레이션

고급 형식 디스크는 섹터당 4096바이트를 가지는 디스크입니다. 고급 형식 디스크는 마이그레이션 프로시저를 수행하지 않고 다른 플랫폼에서 사용할 수 있으므로 다음은 Windows 플랫폼에만 적용 가능합니다.



주의: IBM MQ 9.0.4이전의 Windows에서는 제품이 고급 포맷 디스크를 지원하지 않습니다.

다음에 유의하십시오.

- 마이그레이션된 로그는 고급 형식인지 여부에 상관없이 모든 디스크에서 사용할 수 있습니다.
- 고급 형식 디스크를 사용 중이지 않은 경우 큐 관리자 로그를 마이그레이션할 필요가 없습니다.
- IBM MQ 9.0.4에서 작성되는 큐 관리자는 마이그레이션하지 않고 고급 형식 디스크에서 사용할 수 있습니다.
- 큐 관리자를 먼저 마이그레이션하지 않고 고유 고급 형식 디스크에서 IBM MQ 9.0.4 전에 작성된 큐 관리자를 사용하는 경우 큐 관리자가 시작되지 않습니다.

- 마이그레이션하지 않고 에뮬레이션 모드로 고급 형식 디스크에서 큐 관리자를 시작할 수 있습니다. 그러나 IBM MQ 로그는 4k 경계에 있지 않으므로 큐 관리자가 데이터 무결성을 가지지 않습니다. 로그가 마이그레이션되면 에뮬레이션 모드의 고급 형식 디스크를 신뢰할 수 있습니다.
- 디스크가 고급 형식인지 여부를 알 수 없는 경우 Windows 유틸리티 **fsutil**를 사용하여 알 수 있습니다.
- 로그를 마이그레이션해야 하는 고급 형식 디스크에는 4K 고유 디스크 및 512바이트 에뮬레이션 디스크가 포함됩니다.
- **migmqlog**를 사용하여 선형 로깅에서 순환 로깅으로 변경하거나 순환 로깅에서 선형 로깅으로 변경하면 로그도 마이그레이션되어 로그를 고급 형식 디스크에서 사용할 수 있습니다.

관련 태스크

216 페이지의 『UNIX, Linux, and Windows에서 로그 마이그레이션』

IBM MQ 9.0.4에서는 순환 로그를 선형 로그로 또는 선형 로그에서 순환 로그로 마이그레이션할 수 있습니다.

Linux → UNIX Migrating IBM MQ on UNIX and Linux

UNIX and Linux 플랫폼과 연관된 마이그레이션 태스크는 이 섹션에서 그룹화됩니다.

이 태스크 정보

이 주제에서는 IBM MQ 제품의 최신 버전에서 또는 최신 버전으로 마이그레이션하기 위해 수행해야 하는 다양한 단계를 나열합니다.

제품의 Continuous Delivery 릴리스를 마이그레이션하는 경우 97 페이지의 『한 Continuous Delivery 릴리스에서 다른 릴리스로 마이그레이션』도 참조하십시오.

복제된 데이터 큐 관리자를 마이그레이션하려는 경우에는 213 페이지의 『복제된 데이터 큐 관리자 마이그레이션』의 지시사항을 따르십시오.

관련 개념

66 페이지의 『마이그레이션 개념 및 방법』

제품의 한 릴리스에서 다른 릴리스로 마이그레이션하기 위한 다양한 개념 및 방법에 대한 개요입니다.

관련 태스크

156 페이지의 『IBM i에서 IBM MQ 마이그레이션』

IBM i(과)와 연관된 IBM MQ 마이그레이션 태스크가 이 절에 그룹화되어 있습니다.

98 페이지의 『Windows에서 IBM MQ 마이그레이션』

Windows 플랫폼과 연관된 IBM MQ 마이그레이션 태스크는 이 절에서 그룹화됩니다.

177 페이지의 『z/OS에서 IBM MQ 마이그레이션』

z/OS와 연관된 마이그레이션 태스크는 이 섹션에서 그룹화됩니다.

관련 참조

64 페이지의 『마이그레이션에 영향을 미치는 변경사항』

Linux → UNIX UNIX 또는 Linux 의 최신 버전으로 IBM MQ 를 마이그레이션하기 위한 계획

IBM MQ 을 UNIX 또는 Linux의 이후 버전으로 마이그레이션하기 전에, 시스템 요구사항 정보 및 마이그레이션에 영향을 줄 수 있는 변경사항에 대한 정보를 검토한 후 이주 계획을 작성하십시오.

시작하기 전에

마이그레이션 개념을 이해하지 못한 경우, 66 페이지의 『마이그레이션 개념 및 방법』의 내용을 참조하십시오.

IBM WebSphere MQ 7.0.1에서 IBM MQ 9.0 로 마이그레이션하는 경우, 먼저 임시 버전으로 마이그레이션해야 합니다. 마이그레이션 경로의 내용을 참조하십시오.

IBM WebSphere MQ 7.0.1에서 이주하기 위해 병렬 또는 다중 단계 이주를 사용하기 전에 IBM WebSphere MQ 7.0.1 설치가 픽스팩 6이상인지 확인하십시오.

이 태스크 정보

마이그레이션 계획을 세우려면 안내서대로 다음 단계에 따르십시오.

프로시저

1. 제품의 나중 버전에 대한 IBM MQ 시스템 요구사항을 검토하십시오.
IBM MQ에 대한 시스템 요구사항의 내용을 참조하십시오.
2. 제품의 이전 버전과 나중 버전을 동일한 서버에서 실행할 것인지 여부 및 사용할 마이그레이션 방법을 결정하십시오.
선택은 단단계 마이그레이션, 병렬 마이그레이션 또는 다단계 마이그레이션입니다. 73 페이지의 『IBM MQ for Multiplatforms에서 마이그레이션 방법』의 내용을 참조하십시오.
3. 적용되는 IBM MQ의 모든 변경사항을 검토하십시오.
64 페이지의 『마이그레이션에 영향을 미치는 변경사항』의 내용을 참조하십시오.
4. 성능 변경사항을 검토하십시오.
IBM MQ 제품군 - 성능 보고서를 참조하십시오.
5. IBM MQ의 최신 버전에 대한 readme 파일을 검토하십시오.
IBM MQ, WebSphere MQ, and MQSeries product readmes의 내용을 참조하십시오.
6. 큐 관리자 마이그레이션의 순서와 시간을 계획하십시오.
 - 큐 관리자가 큐 관리자 클러스터의 구성원인 경우 먼저 전체 저장소인 큐 관리자를 마이그레이션해야 합니다.
 - 큐 관리자가 고가용성 클러스터의 구성원인 경우 중단 시간을 최소화하고 가용성을 극대화할 수 있는 마이그레이션 계획을 세우십시오. 자세한 정보는 211 페이지의 『고가용성 구성의 큐 관리자 마이그레이션』의 내용을 참조하십시오.
7. 큐 관리자를 나중 버전으로 마이그레이션할 계획을 세우십시오.
132 페이지의 『UNIX 및 Linux에서 큐 관리자를 나중 버전으로 마이그레이션』의 내용을 참조하십시오.
큐 관리자 데이터 백업은 큐 관리자 마이그레이션 태스크의 일부입니다. 대체 방법은 새 서버를 설치하고 구성한 다음 새 서버의 새 큐 관리자로 최신 버전을 테스트하는 것입니다. 최신 버전에서 프로덕션을 시작할 준비가 되면 큐 관리자 구성 및 데이터를 새 서버에 복사하십시오.
8. 작성한 수동 프로시저 또는 자동화된 프로시저를 메시지 및 코드 변경사항으로 업데이트하는 계획을 세우십시오.
9. 나중 버전에서 큐 관리자를 프로덕션에 넣기 전에 수행할 회귀 테스트를 결정하십시오. 이전 단계에서 식별한 프로시저와 애플리케이션을 사용자의 회귀 테스트에 포함하십시오.
10. IBM MQ MQI client 설치를 최신 버전으로 마이그레이션하도록 계획하십시오.
11. 최신 버전에서 클라이언트 및 서버 애플리케이션을 마이그레이션하여 새 기능을 사용하도록 계획하십시오.

Linux

UNIX

UNIX 및 Linux에서 큐 관리자 마이그레이션

이 절에서는 큐 관리자를 나중 버전의 제품으로 마이그레이션하는 프로시저와 큐 관리자를 이전 버전의 제품에 복원하는 프로시저에 대해 자세히 설명합니다.

관련 태스크

158 페이지의 『IBM i에서 큐 관리자를 나중 버전으로 마이그레이션』

큐 관리자를 이전 릴리스에서 나중 릴리스로 마이그레이션하려면 다음 지시사항에 따르십시오.

103 페이지의 『Windows에서 큐 관리자 마이그레이션』

이 절에서는 큐 관리자를 나중 버전의 제품으로 마이그레이션하는 프로시저와 큐 관리자를 이전 버전의 제품에 복원하는 프로시저에 대해 자세히 설명합니다.

177 페이지의 『z/OS에서 IBM MQ 마이그레이션』

z/OS와 연관된 마이그레이션 태스크는 이 섹션에서 그룹화됩니다.

UNIX 및 Linux에서는 다음 지시사항에 따라 IBM MQ의 이전 버전에서 나중 버전으로 큐 관리자를 마이그레이션 하십시오.

시작하기 전에

서버에 초기 지원 프로그램 코드를 설치한 경우 설치 시 작성된 모든 큐 관리자를 삭제해야 합니다. 프로덕션 레벨 코드 설치를 진행하기 전에 코드를 설치 제거하십시오.

1. 이전 버전에서 나중 버전으로 제품을 업그레이드하려면 큐 관리자의 전체 마이그레이션이 필요합니다. 마이그레이션 계획을 작성하십시오. 계획 태스크 130 페이지의 『UNIX 또는 Linux의 최신 버전으로 IBM MQ를 마이그레이션하기 위한 계획』을 안내서로 사용하십시오.
2. 최신 버전에 대한 IBM MQ 시스템 요구사항을 검토하십시오. IBM MQ에 대한 시스템 요구사항의 내용을 참조하십시오.
3. 나중 버전의 IBM MQ를 이전 버전 위에 설치하기 전에 시스템을 백업하십시오. 큐 관리자를 시작한 후에는 이전 버전으로 되돌릴 수 없습니다. 시스템을 복원해야 하는 경우, 나중 버전의 IBM MQ에서 수행한 작업(예: 메시징 및 오브젝트 변경)은 복구할 수 없습니다. 시스템 백업에 대한 자세한 정보는 [IBM MQ 큐 관리자 데이터 백업 및 복원](#)을 참조하십시오.
4. 설치된 다른 SupportPac이 나중 버전에 적용되는지 검토하십시오.
5. 다중 IBM MQ 설치가 있는 서버에서 실행 중인 경우에는 설치를 식별해야 합니다. 입력하는 명령이 올바른 설치에 대해 실행되도록 하십시오. [setmqenv](#)를 참조하십시오.

이 태스크 정보

명령을 실행하려면 운영 체제가 IBM MQ 설치에서 명령을 찾아야 합니다. 일부 명령의 경우 올바른 큐 관리자와 연관된 설치에서 명령을 실행해야 합니다. IBM MQ는 해당 설치로 명령을 전환하지 않습니다. 기타 명령(예: [setmqinst](#))의 경우, 최신 버전의 제품이 설치된 설치에서 명령을 실행할 수 있습니다.

이전 버전의 제품이 설치된 경우, 검색 경로를 로컬 설정으로 대체하지 않으면 해당 버전에 대한 명령이 실행됩니다. [setmqenv](#)를 실행하면 검색 경로를 대체할 수 있습니다. IBM WebSphere MQ 7.0.1이 설치되지 않은 사용자는 경로를 올바르게 설정해야 명령을 실행할 수 있습니다. 기본 설치가 설정된 경우 선택을 로컬 검색 경로로 대체하지 않으면 기본 설치에서 복사 명령이 실행됩니다.

프로시저

1. `group mqm`의 사용자로 로그인하십시오.
2. IBM MQ 설치를 사용하는 모든 애플리케이션을 중지하십시오.

MFT(Managed File Transfer) 컴포넌트를 사용하는 경우 MFT 에이전트가 참여한 모든 파일 전송을 완료했는지 확인하십시오. 에이전트와 연관된 불완전 전송이 없어야 하며 해당 `SYSTEM.FTE.STATE` 큐는 메시지를 포함할 수 없습니다.
3. IBM MQ 설치와 연관된 큐 관리자의 모든 활동을 종료하십시오.
 - a) `dspmq` 명령을 실행하여 시스템에 있는 모든 큐 관리자의 상태를 나열하십시오.

업데이트 중인 설치에서 다음 명령 중 하나를 실행하십시오.

```
dspmq -o installation -o status
dspmq -a
```


`dspmq -o installation -o status` 는 IBM MQ의 모든 설치와 연관된 큐 관리자의 상태 및 설치 이름을 표시합니다.

`dspmq -a`는 명령을 실행하는 설치와 연관된 활성 큐 관리자의 상태를 표시합니다.

- b) 다음 예제에 나타난 것처럼 MQSC 명령 `DISPLAY LSSTATUS`를 사용하여 큐 관리자와 연관된 리스너의 상태를 나열하십시오.


```
echo "DISPLAY LSSTATUS(*) STATUS" | runmqsc QmgrName
```

c) **endmqm** 명령을 실행하여 이 설치와 연관된 실행 중인 각 큐 관리자를 중지하십시오.



endmqm 명령은 연결되어 있는 큐 관리자가 중지 중임을 애플리케이션에게 알립니다. 큐 관리자 중지를 참조하십시오.

유지보수를 진행하려면 애플리케이션이 큐 관리자에서 연결을 끊고 로드했던 모든 IBM MQ 라이브러리를 해제하여 **endmqm** 명령에 응답해야 합니다. 애플리케이션이 이를 수행하지 않으면 애플리케이션이 IBM MQ 자원을 해제하도록 할 다른 방법(예: 애플리케이션 중지)을 찾아야 합니다.

또한 설치의 일부인 클라이언트 라이브러리를 사용 중인 애플리케이션도 중지해야 합니다. 클라이언트 애플리케이션은 다른 IBM MQ 설치를 실행하는 다른 큐 관리자에 연결되어 있을 수 있습니다. 이 애플리케이션에는 현재 설치의 큐 관리자가 종료될 예정임을 알리지 않습니다.

로드된 설치의 IBM MQ 공유 라이브러리를 계속 사용하는 애플리케이션이 있으면 IBM MQ 유지보수를 적용할 수 없습니다. 애플리케이션은 큐 관리자에서 연결을 끊거나 강제로 연결이 끊어질 수 있지만 로드된 IBM MQ 공유 라이브러리는 보관됩니다.

참고: 49 페이지의 『유지보수 레벨 업데이트를 UNIX 및 Linux의 다중 인스턴스 큐 관리자에 적용』에서는 다중 인스턴스 큐 관리자에게 유지보수를 적용하는 방법을 설명합니다. 다중 인스턴스 큐 관리자는 다른 서버에 유지보수가 적용되는 동안 계속 실행될 수 있습니다.

d) 다음 명령을 사용하여 큐 관리자와 연관된 모든 리스너를 정지하십시오.

```
endmqslsr -m QMgrName
```

4. 큐 관리자를 백업하십시오.

모든 큐 관리자 데이터 및 로그 파일 디렉토리(모든 서브디렉토리 포함)의 사본을 작성하고 `qm.ini` 파일의 사본도 작성하십시오. 자세한 정보는 IBM MQ 큐 관리자 데이터 백업 및 복원을 참조하십시오.

5. root로 로그인하십시오.

6. 선택적으로 IBM MQ의 현재 버전을 설치 제거하십시오.

참고로, 단일 스테이지 마이그레이션을 수행 중인 경우에만 이 단계를 수행합니다. 134 페이지의 『UNIX 및 Linux에서 마이그레이션: 단단계』의 내용을 참조하십시오.

7. 나중 버전의 제품을 설치하십시오.

엔터프라이즈에서 사용하는 플랫폼에 해당하는 주제를 참조하십시오.

- AIX** [AIX에 IBM MQ 서버 설치](#)
- HP-UX** [HP-UX에 IBM MQ Server 설치](#)
- Linux** [Linux에 IBM MQ 서버 설치](#)
- Solaris** [Solaris에 IBM MQ Server 설치](#)

8. 큐 관리자를 새 IBM MQ 설치로 이동시키십시오.

제품의 현재 버전을 설치 제거하지 않은 경우에만 이 단계를 수행해야 합니다.

자세한 정보는 137 페이지의 『UNIX 및 Linux에서 마이그레이션: 병행』 또는 139 페이지의 『UNIX 및 Linux에서 마이그레이션: 다단계』의 내용을 참조하십시오.

9. 큐 관리자를 시작하십시오.

```
strmqm QmgrName
```

마이그레이션 후 처음으로 큐 관리자를 시작할 때:

- 기존 오브젝트에 대한 새 속성이 모두 해당 기본값으로 설정됩니다.
- 모든 기본 오브젝트가 새로 작성됩니다.
- 큐 관리자 데이터가 마이그레이션됩니다.

중요사항: 명시적으로 기본 시스템 오브젝트를 재설정하거나 재작성하려는 경우 외에는 큐 관리자를 시작하기 위해 -c 옵션을 사용하지 마십시오.

리스너를 시작하기 전에 IBM MQ를 시작해야 합니다.

큐 관리자 백업 및 복원

7 페이지의 『IBM MQ for Multiplatforms의 버전 이름 지정 설계』

IBM MQ 9.0부터는 릴리스에 세 자리 버전, 릴리스 및 수정(VRM) 코드 또는 네 자리 버전, 릴리스, 수정 및 수정 사항(VRMF) 레벨 코드가 포함되어 있습니다.

Linux → UNIX UNIX 및 Linux에서 마이그레이션: 단단계

단일 스테이지 마이그레이션이란 서버에 설치된 IBM MQ만 차후 릴리스와 바꾸는 것을 설명하는 용어입니다. 단일 스테이지 마이그레이션을 *upgrading in place* 또는 *in place upgrade*라고도 합니다. 단일 스테이지 마이그레이션은 IBM MQ 실행을 위한 기존의 스크립트 및 프로시저를 가장 많이 보존합니다. 다른 마이그레이션 시나리오에서는 스크립트 및 프로시저 중 일부가 변경될 수 있지만 사용자에게 반영되는 큐 관리자 마이그레이션 효과가 줄어들 수 있습니다.

시작하기 전에



주의: **V 9.0.0** IBM MQ 9.0에서 `ccsid_part2.tbl` 파일은 제품의 이전 버전에서 사용된 기존 `ccsid.tbl` 파일을 대체하여 추가 CCSID 정보를 제공합니다.

`ccsid_part2.tbl` 파일이 `ccsid.tbl` 파일보다 우선하며 다음을 수행합니다.

- CCSID 항목을 추가하거나 수정할 수 있도록 합니다.
- 기본 데이터 변환을 지정합니다.
- 다양한 명령 레벨에 대한 데이터를 지정합니다.

`ccsid_part2.tbl`은 다음 플랫폼에만 적용 가능합니다.

- **Linux** Linux - 모든 버전
- **Solaris** Solaris
- **Windows** Windows

기존 `ccsid.tbl` 파일에 사용자 자신의 CCSID 정보를 추가한 경우 사용자 정의에서 새 형식을 이용하려면 이 정보를 새 `ccsid_part2.tbl` 파일에 복사해야 합니다.

정보를 이동하는 대신 필수 정보를 복사하여 기존 버전의 IBM MQ가 계속 작동하도록 해야 합니다.

이 태스크 정보

단단계 마이그레이션 시나리오에서는 나중 버전의 제품 설치가 동일한 설치 위치에 있는 이전 버전을 대체합니다.

단일 스테이지 마이그레이션은 이전 버전의 큐 관리자 구성 변경을 최소화하는 장점이 있습니다. 기존 애플리케이션은 이전 버전에서 라이브러리를 로드하는 것에서 나중 버전의 라이브러리를 자동으로 로드하는 것으로 전환합니다. 큐 관리자는 나중 버전의 설치와 자동으로 연관됩니다. 설치를 기본 설치로 설정하면 관리 스크립트 및 프로시저에 주는 영향이 최소화됩니다. 나중 버전 설치를 기본 설치로 설정하면 명령의 명확한 경로를 제공하지 않아도 `strmqm`과 같은 명령이 작동합니다.

이전 버전이 설치 제거된 시스템에서 제품의 나중 버전으로 마이그레이션할 수도 있습니다. 이 경우 큐 관리자 데이터가 보유되었거나 백업에서 복원되어야 합니다.

프로시저

1. 로컬 IBM MQ 애플리케이션을 중지하십시오.
2. 모든 큐 관리자 및 리스너를 중지하십시오.
3. 이전 IBM MQ 릴리스에서 설치한 수정팩을 모두 설치 제거하십시오.
4. 제품의 이전 버전을 동일한 설치 디렉토리의 나중 버전으로 업그레이드하십시오.

- 애플리케이션 마이그레이션을 단순화할 수 있기 때문에 동일한 위치에 설치합니다. 설치 위치를 변경하려면 애플리케이션 검색 경로에서 IBM MQ 라이브러리를 제거하면 됩니다. 애플리케이션 검색 경로를 마이그레이션하려면 애플리케이션 환경을 수정하거나 아주 드물게는 애플리케이션 자체를 수정해야 합니다.
- **Linux** **UNIX** 기본 설치 경로는 UNIX 및 Linux에 대한 IBM MQ 빌드 스크립트에서 로드 경로로 지정됩니다. 나중 버전을 설치한 후에는 나중 버전의 IBM MQ 로드 라이브러리 위치가 이전 버전의 라이브러리와 동일하게 됩니다. 이전 버전의 제품 문서에 있는 예제에 따라 애플리케이션을 빌드한 경우, 애플리케이션은 나중 버전의 올바른 라이브러리를 로드합니다.

- a) 설치 이름 지정 규칙을 결정하십시오. 선택 중인 설치 이름을 제공하거나, 기본 설치 이름을 승인하십시오. 첫 번째 설치의 경우, 기본 이름은 *Installation1*입니다. 두 번째 설치의 경우 이름은 *Installation2*로 지정되는 식입니다.

AIX AIX에는 설치 이름을 설정할 옵션이 없으며 기본적으로 *Installation1*로 설정됩니다.

- b) 제품의 이전 버전에서 나중 버전으로 적절히 업그레이드하거나, 큐 관리자를 삭제하지 않고 이전 버전을 설치 제거한 후 동일한 기본 위치에 나중 버전을 설치하십시오.

제품의 이전 버전을 설치 제거해야 하는지 여부는 운영 체제에 달려 있습니다.

다음 플랫폼에서는 이전 버전의 제품을 설치 제거할 필요가 없습니다.

- **AIX** AIX
- **IBM i** IBM i, 여기서 프로세스는 슬립 설치라고도 합니다.

AIX 이전 버전의 `mqm.xr.clients` 및 `mqm.txclient.rte` 파일 세트가 설치된 경우 이전 버전에서 이 파일 세트를 설치 제거해야 합니다.

다음 플랫폼에서는 이전 버전의 제품을 설치 제거해야 합니다.

- **HP-UX** HP-UX
- **Linux** Linux
- **Solaris** Solaris

5. 옵션: 나중 버전의 설치를 기본 설치로 설정하십시오.

- a) **setmqinst** 명령을 실행하십시오.

```
Inst_1_INSTALLATION_PATH/bin/setmqinst -i -n Inst_1
```

- 설치를 기본 설치로 설정하면 검색 경로를 지정하지 않고 IBM MQ 명령을 실행할 수 있습니다.
- 기본 설치가 있는 경우 `/usr/lib`에서 IBM MQ 라이브러리를 찾아야 하는 UNIX and Linux 애플리케이션은 `/usr/lib/326`에서 라이브러리에 대한 기호 링크를 찾습니다. 일반적으로 `/usr/lib/32`는 기본 검색 경로에 있습니다. 또한 UNIX and Linux에 대한 IBM MQ 빌드 스크립트에서 로드 경로로 지정됩니다.
- 애플리케이션을 `/usr/lib`에만 충분히 링크할 수 있습니다. 서버에 정의된 나중 버전 제품의 기본 설치를 사용하면 애플리케이션에서 서버의 설치와 연관된 큐 관리자에 연결할 수 없습니다. IBM MQ가 애플리케이션에 대해 올바른 라이브러리를 로드합니다.

6. 큐 관리자 및 애플리케이션을 시작하십시오.

⁶ 64비트의 경우 `/usr/lib`입니다.

- a) 옵션: **setmqm** 명령을 실행하여 큐 관리자를 Inst_1과 연관시키십시오.

```
setmqm -m QM1 -n Inst_1
setmqm -m QM2 -n Inst_1
```

참고: 제품의 모든 릴리스 사이에서 마이그레이션하는 경우, **setmqm** 를 사용하여 큐 관리자를 새 설치와 수동으로 연관시켜야 합니다.

- b) **strmqm** 명령을 실행하여 큐 관리자를 시작한 후 나중 버전의 제품으로 마이그레이션하십시오.

```
strmqm QM1
strmqm QM2
```

이 시점에서 큐 관리자 데이터는 마이그레이션되고 이전 릴리스로 되돌릴 수 없습니다.

- 애플리케이션이 큐 관리자에 연결되면, 운영 체제는 해당 로드 경로를 검색하여 IBM MQ 라이브러리를 로드합니다. 라이브러리에는 큐 관리자가 설치와 연관되어 있는지 확인하는 코드가 들어 있습니다. 큐 관리자가 다른 설치와 연관되어 있는 경우, IBM MQ는 큐 관리자가 연관되어 있는 설치에 대해 올바른 IBM MQ 라이브러리를 로드합니다.

다음에 수행할 작업

IBM MQ의 최신 또는 기타 버전이 설치되어 있는 시스템에는 제품의 이전 버전을 다시 설치할 수 없습니다.

관련 개념

[83 페이지의 『큐 관리자 공존』](#)

각기 다른 이름을 갖는 큐 관리자는 동일한 IBM MQ 설치를 사용하는 한 모든 서버에서 공존할 수 있습니다. z/OS, UNIX, Linux 및 Windows의 경우 다양한 큐 관리자가 동일한 서버에서 공존하고 다른 설치와 연관될 수 있습니다.

[86 페이지의 『UNIX, Linux, and Windows에서 다중 설치 큐 관리자 공존』](#)

동일한 서버에 UNIX, Linux, and Windows 에 대한 IBM MQ 의 여러 사본을 설치할 수 있습니다. 이러한 IBM MQ 사본은 동일하거나 다른 버전 레벨일 수 있습니다. 이를 다중 설치라고 합니다. 다중 설치의 나중 버전과 함께 이전 버전을 실행할 수 있으므로 하나의 IBM MQ 버전에서 이후 버전으로 업그레이드할 때 특히 유용합니다.

관련 태스크

[UNIX 및 Linux에서 마이그레이션: 병행](#)

[UNIX 및 Linux에서 마이그레이션: 다단계](#)

[99 페이지의 『Windows에서 IBM MQ를 최신 버전으로 마이그레이션 계획』](#)

[132 페이지의 『UNIX 및 Linux에서 큐 관리자를 나중 버전으로 마이그레이션』](#)

UNIX 및 Linux에서는 다음 지시사항에 따라 IBM MQ의 이전 버전에서 나중 버전으로 큐 관리자를 마이그레이션하십시오.

[103 페이지의 『Windows에서 큐 관리자를 나중 버전으로 마이그레이션』](#)

Windows 플랫폼에서는 다음 지시사항에 따라 IBM MQ의 이전 버전에서 나중 버전으로 큐 관리자를 마이그레이션하십시오.

[Windows에서 IBM MQ 라이브러리 로딩을 최신 버전으로 마이그레이션](#)

Windows에서는 단단계 시나리오를 기반으로 제품의 이전 버전을 나중 버전으로 대체하여 제품의 이전 버전에서 나중 버전으로 업그레이드하는 경우 IBM MQ 라이브러리가 로드되는 방식은 일반적으로 변경할 필요가 없습니다. 그러나 나중 버전의 제품에서 병행 또는 다단계 마이그레이션 기반 다중 설치의 이점을 선택하는 경우, 운영 체제가 나중 버전의 IBM MQ 라이브러리를 로드하도록 런타임 환경을 다르게 구성해야 할 수 있습니다.

[UNIX 및 Linux에서 IBM MQ 라이브러리 로딩을 최신 버전으로 마이그레이션](#)

UNIX 및 Linux에서는 단단계 시나리오를 기반으로 제품의 이전 버전을 나중 버전으로 대체하여 제품의 이전 버전에서 나중 버전으로 업그레이드하는 경우 IBM MQ 라이브러리가 로드되는 방식은 일반적으로 변경할 필요가 없습니다. 그러나 나중 버전의 제품에서 병행 또는 다단계 마이그레이션 기반 다중 설치의 이점을 선택하는 경우, 운영 체제가 나중 버전의 IBM MQ 라이브러리를 로드하도록 런타임 환경을 다르게 구성해야 할 수 있습니다.

관련 정보

[AIX에 IBM MQ 서버 설치](#)

[HP-UX에 IBM MQ 서버 설치](#)
[Linux에 IBM MQ 서버 설치](#)
[Solaris에 IBM MQ 서버 설치](#)
[큐 관리자를 설치와 연관](#)
[기본 설치 변경](#)
[설치 이름 선택](#)
[setmqenv](#)
[setmqinst](#)
[setmqm](#)

Linux **UNIX** UNIX 및 Linux에서 마이그레이션: 병행
병행 마이그레이션은 동일한 서버에 IBM MQ의 나중 버전을 이전 버전과 함께 설치하는 것을 설명하는 데 사용되는 용어입니다. IBM MQ의 나중 버전을 설치 및 확인하는 동안 큐 관리자는 계속 실행됩니다. 이들은 이전 버전의 IBM MQ와 연관된 채로 유지됩니다. 큐 관리자를 나중 버전의 IBM MQ로 마이그레이션하도록 결정한 경우, 모든 큐 관리자를 중지하고 이전 버전을 설치 제거한 후 나중 버전의 IBM MQ로 모두 마이그레이션합니다.

시작하기 전에



주의: **V 9.0.0** IBM MQ 9.0에서 `ccsid_part2.tbl` 파일은 제품의 이전 버전에서 사용된 기존 `ccsid.tbl` 파일을 대체하여 추가 CCSID 정보를 제공합니다.

`ccsid_part2.tbl` 파일이 `ccsid.tbl` 파일보다 우선하며 다음을 수행합니다.

- CCSID 항목을 추가하거나 수정할 수 있도록 합니다.
- 기본 데이터 변환을 지정합니다.
- 다양한 명령 레벨에 대한 데이터를 지정합니다.

`ccsid_part2.tbl`은 다음 플랫폼에만 적용 가능합니다.

- **Linux** Linux - 모든 버전
- **Solaris** Solaris
- **Windows** Windows

기존 `ccsid.tbl` 파일에 사용자 자신의 CCSID 정보를 추가한 경우 사용자 정의에서 새 형식을 이용하려면 이 정보를 새 `ccsid_part2.tbl` 파일에 복사해야 합니다.

정보를 이동하는 대신 필수 정보를 복사하여 기존 버전의 IBM MQ가 계속 작동하도록 해야 합니다.

이 태스크 정보

병렬 마이그레이션 시나리오에서는 이전 버전과 계속 연관되는 큐 관리자와 함께 IBM MQ의 이후 버전을 설치합니다.

큐 관리자와 애플리케이션을 나중 버전으로 마이그레이션할 준비가 되면 다음을 수행하십시오.

1. 모든 큐 관리자를 중지시키십시오.
2. 이전 버전의 제품을 설치 제거하십시오.
3. 모든 큐 관리자 및 애플리케이션을 나중 버전으로 마이그레이션하십시오.

프로시저

1. 이전 버전과 다른 설치 디렉토리에 나중 버전을 설치하십시오.
 - a) 설치 이름 지정 규칙을 결정하십시오. 선택 중인 설치 이름을 제공하거나, 기본 설치 이름을 승인하십시오. 첫 번째 설치의 경우, 기본 이름은 *Installation1*입니다. 두 번째 설치의 경우 이름은 *Installation2*로 지정되는 식입니다.

AIX에는 설치 이름을 설정할 옵션이 없으며 기본적으로 *Installation1*로 설정됩니다.

b) 설치를 확인하십시오.

설치 확인 프로시저 및 사용자 고유의 테스트를 실행하십시오.

2. 이전 버전의 제품을 설치 제거하십시오.

이전 제품을 설치 제거할 때 서버의 IBM MQ 라이브러리를 로드한 모든 큐 관리자 및 애플리케이션을 중지해야 합니다. 이러한 이유로, 편리한 유지보수 창이 나타날 때까지 이전 버전의 제품 설치 제거를 연기하도록 선택할 수 있습니다. 이전 버전의 제품이 서버에 설치되어 있지 않으면, 설치 제거하거나 업데이트할 설치에서 라이브러리를 로드한 큐 관리자 및 애플리케이션을 중지시키는 것으로 충분합니다. 다른 설치와 연관된 큐 관리자와 애플리케이션을 중지할 필요가 없습니다.

a) 서버의 IBM MQ 라이브러리를 로드한 모든 애플리케이션을 중지시키십시오.

b) 서버의 큐 관리자와 리스너를 중지하십시오.

c) 이전 버전의 제품을 설치 제거하십시오.

모든 로컬 IBM MQ 애플리케이션 중지

3. 나중 버전의 설치를 기본 설치로 설정하십시오.

a) **setmqinst** 명령을 실행하십시오.

```
Inst_1_INSTALLATION_PATH/bin/setmqinst -i -n Inst_1
```

- 설치를 기본 설치로 설정하면 검색 경로를 지정하지 않고 IBM MQ 명령을 실행할 수 있습니다.
- 기본 설치가 있는 경우 /usr/lib에서 IBM MQ 라이브러리를 찾아야 하는 UNIX and Linux 애플리케이션은 /usr/lib/32⁷에서 라이브러리에 대한 기호 링크를 찾습니다. 일반적으로 /usr/lib/32는 기본 검색 경로에 있습니다. 또한 UNIX and Linux에 대한 IBM MQ 빌드 스크립트에서 로드 경로로 지정됩니다.
- 애플리케이션을 /usr/lib에만 충분히 링크할 수 있습니다. 서버에 정의된 나중 버전 제품의 기본 설치를 사용하면 애플리케이션에서 서버의 설치와 연관된 큐 관리자에 연결할 수 없습니다. IBM MQ가 애플리케이션에 대해 올바른 라이브러리를 로드합니다.

dspmqinst 명령을 사용하여 *Installation name*을 검색하거나 기본값 *Installation 1*을 사용하십시오.

그러면 IBM MQ 명령에서 검색 경로를 지정하지 않아도 됨을 의미합니다.

4. 큐 관리자 및 애플리케이션을 시작하십시오.

- 애플리케이션이 큐 관리자에 연결할 때 운영 체제가 로드 경로를 검색하여 IBM MQ 라이브러리를 로드합니다. 라이브러리에는 큐 관리자가 설치와 연관되어 있는지 확인하는 코드가 들어 있습니다. 큐 관리자가 다른 설치와 연관되어 있는 경우, IBM MQ는 큐 관리자가 연관되어 있는 설치에 대해 올바른 IBM MQ 라이브러리를 로드합니다.

이 프로세스 중에 큐 관리자 QM1을 업그레이드하는 동안 큐 관리자 QM2를 계속 사용하며, QM2를 업그레이드하는 동안 큐 관리자 QM1을 사용합니다.

새 설치와 연관시키려면 각 큐 관리자를 중지해야 합니다.

다음에 수행할 작업

IBM MQ의 최신 또는 기타 버전이 설치되어 있는 시스템에는 제품의 이전 버전을 다시 설치할 수 없습니다.

관련 태스크

UNIX 및 Linux에서 마이그레이션: 단단계

단일 스테이지 마이그레이션이란 서버에 설치된 IBM MQ만 차후 릴리스와 바꾸는 것을 설명하는 용어입니다. 단일 스테이지 마이그레이션을 *upgrading in place* 또는 *in place upgrade*라고도 합니다. 단일 스테이지 마이그레이션은 IBM MQ 실행을 위한 기존의 스크립트 및 프로시저를 가장 많이 보존합니다. 다른 마이그레이션 시나리

⁷ 64비트의 경우 /usr/lib입니다.

오에서는 스크립트 및 프로시저 중 일부가 변경될 수 있지만 사용자에게 반영되는 큐 관리자 마이그레이션 효과가 줄어들 수 있습니다.

UNIX 및 Linux에서 마이그레이션: 다단계

99 페이지의 『Windows에서 IBM MQ를 최신 버전으로 마이그레이션 계획』

AIX에 IBM MQ 서버 설치

AIX에서 IBM MQ 설치 제거

HP-UX에서 IBM MQ 설치 제거

HP-UX에 IBM MQ 서버 설치

Linux에서 IBM MQ 설치 제거

Linux에 IBM MQ 서버 설치

Solaris에서 IBM MQ 설치 제거

Solaris에 IBM MQ 서버 설치

큐 관리자를 설치와 연관

기본 설치 변경

설치 이름 선택

83 페이지의 『큐 관리자 공존』

각기 다른 이름을 갖는 큐 관리자는 동일한 IBM MQ 설치를 사용하는 한 모든 서버에서 공존할 수 있습니다. z/OS, UNIX, Linux 및 Windows의 경우 다양한 큐 관리자가 동일한 서버에서 공존하고 다른 설치와 연관될 수 있습니다.

Windows에서 IBM MQ 라이브러리 로딩을 최신 버전으로 마이그레이션

Windows에서는 단단계 시나리오를 기반으로 제품의 이전 버전을 나중 버전으로 대체하여 제품의 이전 버전에서 나중 버전으로 업그레이드하는 경우 IBM MQ 라이브러리가 로드되는 방식은 일반적으로 변경할 필요가 없습니다. 그러나 나중 버전의 제품에서 병행 또는 다단계 마이그레이션 기반 다중 설치의 이점을 선택하는 경우, 운영 체제가 나중 버전의 IBM MQ 라이브러리를 로드하도록 런타임 환경을 다르게 구성해야 할 수 있습니다.

UNIX 및 Linux에서 IBM MQ 라이브러리 로딩을 최신 버전으로 마이그레이션

UNIX 및 Linux에서는 단단계 시나리오를 기반으로 제품의 이전 버전을 나중 버전으로 대체하여 제품의 이전 버전에서 나중 버전으로 업그레이드하는 경우 IBM MQ 라이브러리가 로드되는 방식은 일반적으로 변경할 필요가 없습니다. 그러나 나중 버전의 제품에서 병행 또는 다단계 마이그레이션 기반 다중 설치의 이점을 선택하는 경우, 운영 체제가 나중 버전의 IBM MQ 라이브러리를 로드하도록 런타임 환경을 다르게 구성해야 할 수 있습니다.

86 페이지의 『UNIX, Linux, and Windows에서 다중 설치 큐 관리자 공존』

동일한 서버에 UNIX, Linux, and Windows에 대한 IBM MQ의 여러 사본을 설치할 수 있습니다. 이러한 IBM MQ 사본은 동일하거나 다른 버전 레벨일 수 있습니다. 이를 다중 설치라고 합니다. 다중 설치는 나중 버전과 함께 이전 버전을 실행할 수 있으므로 하나의 IBM MQ 버전에서 이후 버전으로 업그레이드할 때 특히 유용합니다.

`setmqenv`

`setmqinst`

`setmqm`

Linux

UNIX

UNIX 및 Linux에서 마이그레이션: 다단계

다단계 마이그레이션은 동일한 서버에서 IBM MQ의 나중 버전을 이전 버전과 함께 실행하는 것을 설명하는 데 사용되는 용어입니다. 이전 버전과 함께 나중 버전을 설치한 후 새 큐 관리자를 작성하여 나중 버전의 설치를 확인하고 새 애플리케이션을 개발할 수 있습니다. 동시에 큐 관리자 및 연관된 애플리케이션을 이전 버전에서 나중 버전으로 마이그레이션할 수 있습니다. 큐 관리자 및 애플리케이션을 하나씩 차례로 마이그레이션하면 마이그레이션 관리 담당자의 최대 워크로드를 줄여줄 수 있습니다.

시작하기 전에



주의: **V9.0.0** IBM MQ 9.0에서 `ccsid_part2.tb1` 파일은 제품의 이전 버전에서 사용된 기존 `ccsid.tb1` 파일을 대체하여 추가 CCSID 정보를 제공합니다.

`ccsid_part2.tb1` 파일이 `ccsid.tb1` 파일보다 우선하며 다음을 수행합니다.

- CCSID 항목을 추가하거나 수정할 수 있도록 합니다.
- 기본 데이터 변환을 지정합니다.

- 다양한 명령 레벨에 대한 데이터를 지정합니다.

ccsid_part2.tbl은 다음 플랫폼에만 적용 가능합니다.

-  Linux - 모든 버전
-  Solaris
-  Windows

기존 ccsid.tbl 파일에 사용자 자신의 CCSID 정보를 추가한 경우 사용자 정의에서 새 형식을 이용하려면 이 정보를 새 ccsid_part2.tbl 파일에 복사해야 합니다.

정보를 이동하는 대신 필수 정보를 복사하여 기존 버전의 IBM MQ가 계속 작동하도록 해야 합니다.

참고:

- 응용프로그램이 COM 또는 ActiveX 를 사용하는 경우 기본 설치가 있는 한 큐 관리자에 연결할 수 있습니다.
- 트랜잭션 모드에서 IBM MQ.NET 모니터를 실행 중인 경우 연결하는 큐 관리자는 기본 설치여야 합니다.

이전 버전을 설치 제거할 때까지 이러한 애플리케이션을 나중 버전으로 마이그레이션할 수 없습니다.

이 태스크 정보


다단계 마이그레이션 시나리오에서는 이전 버전과 계속 연관된 큐 관리자를 실행하면서 제품의 나중 버전을 설치합니다. 나중 버전 설치를 사용하여 큐 관리자를 작성하고 새 애플리케이션을 실행할 수 있습니다. 이전 큐 관리자 및 애플리케이션의 마이그레이션을 시작할 준비가 되면, 다음을 차례로 수행할 수 있습니다. 나중 버전으로의 마이그레이션이 완료되면 이전 버전을 설치 제거할 수 있고 나중 버전 설치를 기본 설치로 설정할 수 있습니다.

다단계 방법을 사용하는 경우, 이전 버전을 설치 제거할 때까지 큐 관리자를 나중 버전에 연결하는 애플리케이션을 실행하도록 환경을 구성해야 합니다. 또한 IBM MQ 명령을 실행할 경로도 제공해야 합니다. 이러한 태스크는 모두 **setmqenv** 명령을 통해 수행됩니다.

참고: 이전 버전을 설치 제거하고 나중 버전을 기본 설치로 설정했으면 대부분의 경우 **setmqenv** 명령을 실행하여 애플리케이션을 실행할 필요가 없습니다. 기본 설치가 아닌 설치와 연관된 큐 관리자에 연결하는 명령에 대해서는 **setmqenv**를 실행하여 환경을 설정해야 합니다.

프로시저

1. 이전 버전과 다른 설치 디렉토리에 나중 버전을 설치하고 설치를 확인하십시오.
 - a) 설치 이름 지정 규칙을 결정하십시오. 선택 중인 설치 이름을 제공하거나, 기본 설치 이름을 승인하십시오. 첫 번째 설치의 경우, 기본 이름은 *Installation1*입니다. 두 번째 설치의 경우 이름은 *Installation2*로 지정되는 식입니다.

 AIX에는 설치 이름을 설정할 옵션이 없으며 기본적으로 *Installation1*로 설정됩니다.

- b) 설치를 확인하십시오.
 - 설치 확인 프로시저 및 사용자 고유의 테스트를 실행하십시오.
 - 나중 버전을 실행하는 새 큐 관리자를 작성하고 이전 버전에서 애플리케이션을 마이그레이션하기 전에 새 애플리케이션 개발을 시작할 수 있습니다.
2. 애플리케이션이 나중 버전의 제품에 대한 라이브러리를 로드하도록 운영 체제를 구성하십시오.
 - a) 큐 관리자를 한 번에 하나씩 마이그레이션하십시오.

나중 버전의 제품에 대한 라이브러리를 로드하는 첫 번째 애플리케이션 세트는 마이그레이션할 첫 번째 큐 관리자에 연결하는 애플리케이션입니다.

해당 애플리케이션이 서버의 다른 큐 관리자에 연결해도 문제가 되지 않습니다. 애플리케이션이 나중 버전 라이브러리를 로드하는 경우, IBM MQ가 해당 버전에 연결하는 해당 애플리케이션의 이전 버전에 대한 라이브러리를 자동으로 로드합니다.

모든 애플리케이션의 운영 체제 환경을 마이그레이션하거나, 마이그레이션할 첫 번째 큐 관리자에 연결하는 애플리케이션만 마이그레이션할 수 있습니다.

b) IBM MQ MQI client 애플리케이션을 마이그레이션하십시오.

이러한 애플리케이션 중 일부를 다른 워크스테이션에서 IBM MQ MQI client 애플리케이션으로 실행할 수도 있습니다. 큐 관리자를 마이그레이션하는 경우, 큐 관리자에 연결된 클라이언트는 나중 버전의 클라이언트 라이브러리를 로드하지 않고 계속 실행됩니다.

이러한 클라이언트는 필요에 따라 나중에 마이그레이션할 수 있습니다.

중요사항: IBM MQ MQI client 애플리케이션이 서버의 이전 버전에 대한 라이브러리를 사용 중인 경우, 이전 버전을 설치 제거하기 전에 나중 버전의 제품을 사용하도록 결국 클라이언트를 마이그레이션해야 합니다.

3. 나중 버전의 새 라이브러리를 로드하도록 애플리케이션을 마이그레이션하십시오.

- **setmqenv** 를 실행하여 IBM MQ 라이브러리에 대해 검색되는 로컬 경로를 수정하십시오.
- IBM MQ 라이브러리를 검색하는 글로벌 검색 경로를 수정하십시오.
- 추가 런타임 로드 경로로 애플리케이션을 다시 링크하십시오.

글로벌 검색 경로를 수정하거나 애플리케이션 로드 모듈에 고정된 런타임 로드 경로를 포함하는 방법에 대한 정보는 운영 체제 문서를 참조하십시오.

-s 옵션을 사용하여 **setmqenv**를 실행하려면 다음을 수행하십시오.

```
.Inst_1_INSTALLATION_PATH/bin/setmqenv -s -k
```

-s 옵션은 **setmqenv** 명령을 실행하는 설치를 위한 환경을 설정합니다.

-k 옵션은 LD_LIBRARY_PATH 환경 변수 시작 시 IBM MQ 로드 라이브러리에 대한 경로를 삽입하고 변수를 로컬 환경에 추가합니다. 87 페이지의 『IBM MQ 라이브러리 로드』을 참조하십시오.

참고: UNIX 에서 선행 "." 가 중요합니다. 점과 그 다음의 공백은 명령 셸이 동일한 명령 셸에서 **setmqenv** 를 실행하고 **setmqenv**로 설정된 환경을 상속하도록 지시합니다.

4. 큐 관리자 및 여기에 연결된 애플리케이션을 재시작하십시오.

a) 로컬 환경을 설치 Inst_1로 설정하십시오.

```
.Inst_1_INSTALLATION_PATH/bin/setmqenv -s
```

-s 옵션은 **setmqenv** 명령을 실행하는 설치를 위한 환경을 설정합니다.

b) **setmqm** 명령을 실행하여 QM1을 Inst_1과 연관시키십시오.

```
setmqm -m QM1 -n Inst_1  
setmqm -m QM2 -n Inst_1
```

c) **strmqm** 명령을 실행하여 QM1을 시작하고 이를 나중 버전으로 마이그레이션하십시오.

```
strmqm QM1  
strmqm QM2
```

d) 애플리케이션 1을 재시작하십시오.

애플리케이션이 나중 버전 라이브러리를 로드하고 나중 버전의 제품과 연관된 QM1에 연결합니다.

5. 모든 큐 관리자 및 애플리케이션을 나중 버전으로 마이그레이션하십시오.

140 페이지의 『2』 단계 및 141 페이지의 『4』 단계를 반복하십시오. 필요한 경우 모든 큐 관리자와 애플리케이션이 나중 버전의 제품으로 마이그레이션될 때까지 반복하십시오.

6. 이전 버전의 제품을 설치 제거하십시오.

이전 제품을 설치 제거할 때 서버의 IBM MQ 라이브러리를 로드한 모든 큐 관리자 및 애플리케이션을 중지해야 합니다. 이러한 이유로, 편리한 유지보수 창이 나타날 때까지 이전 버전의 제품 설치 제거를 연기하도록 선택할 수 있습니다. 이전 버전의 제품이 서버에 설치되어 있지 않으면, 설치 제거하거나 업데이트할 설치에서 라이브러리를 로드한 큐 관리자 및 애플리케이션을 중지시키는 것으로 충분합니다. 다른 설치와 연관된 큐 관리자와 애플리케이션을 중지할 필요가 없습니다.

- a) 서버의 IBM MQ 라이브러리를 로드한 모든 애플리케이션을 중지시키십시오.
- b) 서버의 큐 관리자와 리스너를 중지하십시오.
- c) 이전 버전의 제품을 설치 제거하십시오.

모든 로컬 IBM MQ 애플리케이션 중지

7. Inst_1을 기본 설치로 만드십시오.

- a) **setmqinst** 명령을 실행하십시오.

```
Inst_1_INSTALLATION_PATH/bin/setmqinst -i -n Inst_1
```

- 기본 설치에서 IBM MQ 명령을 실행할 검색 경로를 설정하지 않아도 됩니다.
- UNIX and Linux에서 나중 버전의 제품 설치를 기본 설치로 설정하면 대부분의 경우 LD_LIBRARY_PATH를 설정할 필요가 없습니다. **setmqenv**에 대한 호출을 제거하여 LD_LIBRARY_PATH를 설정할 수 있습니다.

다음에 수행할 작업

IBM MQ의 최신 또는 기타 버전이 설치되어 있는 시스템에는 제품의 이전 버전을 다시 설치할 수 없습니다.

이제 이전 버전의 제품을 설치 제거하고 나중 설치를 기본 설치로 설정했으므로, 애플리케이션 런타임 환경을 설정하는 방법을 검토할 수 있습니다. 더 이상 **setmqenv**를 실행하여 나중 버전의 라이브러리를 로드할 검색 경로를 설정하지 않아도 됩니다. 나중 버전의 제품이 하나만 설치되어 있는 경우에는 **setmqenv**를 실행하여 명령을 실행할 필요가 없습니다.

관련 개념

[83 페이지의 『큐 관리자 공존』](#)

각기 다른 이름을 갖는 큐 관리자는 동일한 IBM MQ 설치를 사용하는 한 모든 서버에서 공존할 수 있습니다. z/OS, UNIX, Linux 및 Windows의 경우 다양한 큐 관리자가 동일한 서버에서 공존하고 다른 설치와 연관될 수 있습니다.

[86 페이지의 『UNIX, Linux, and Windows에서 다중 설치 큐 관리자 공존』](#)

동일한 서버에 UNIX, Linux, and Windows에 대한 IBM MQ의 여러 사본을 설치할 수 있습니다. 이러한 IBM MQ 사본은 동일하거나 다른 버전 레벨일 수 있습니다. 이를 다중 설치라고 합니다. 다중 설치는 나중 버전과 함께 이전 버전을 실행할 수 있으므로 하나의 IBM MQ 버전에서 이후 버전으로 업그레이드할 때 특히 유용합니다.

관련 태스크

[UNIX 및 Linux에서 마이그레이션: 단단계](#)

단일 스테이지 마이그레이션이란 서버에 설치된 IBM MQ만 차후 릴리스와 바꾸는 것을 설명하는 용어입니다. 단일 스테이지 마이그레이션을 *upgrading in place* 또는 *in place upgrade*라고도 합니다. 단일 스테이지 마이그레이션은 IBM MQ 실행을 위한 기존의 스크립트 및 프로시저를 가장 많이 보존합니다. 다른 마이그레이션 시나리오에서는 스크립트 및 프로시저 중 일부가 변경될 수 있지만 사용자에게 반영되는 큐 관리자 마이그레이션 효과가 줄어들 수 있습니다.

[UNIX 및 Linux에서 마이그레이션: 병행](#)

[99 페이지의 『Windows에서 IBM MQ를 최신 버전으로 마이그레이션 계획』](#)

[Windows에서 IBM MQ 라이브러리 로딩을 최신 버전으로 마이그레이션](#)

Windows에서는 단단계 시나리오를 기반으로 제품의 이전 버전을 나중 버전으로 대체하여 제품의 이전 버전에서 나중 버전으로 업그레이드하는 경우 IBM MQ 라이브러리가 로드되는 방식은 일반적으로 변경할 필요가 없습니다. 그러나 나중 버전의 제품에서 병행 또는 다단계 마이그레이션 기반 다중 설치의 이점을 선택하는 경우, 운영 체제가 나중 버전의 IBM MQ 라이브러리를 로드하도록 런타임 환경을 다르게 구성해야 할 수 있습니다.

[UNIX 및 Linux에서 IBM MQ 라이브러리 로딩을 최신 버전으로 마이그레이션](#)

UNIX 및 Linux에서는 단단계 시나리오를 기반으로 제품의 이전 버전을 나중 버전으로 대체하여 제품의 이전 버전에서 나중 버전으로 업그레이드하는 경우 IBM MQ 라이브러리가 로드되는 방식은 일반적으로 변경할 필요가 없습니다. 그러나 나중 버전의 제품에서 병행 또는 다단계 마이그레이션 기반 다중 설치의 이점을 선택하는 경우, 운영 체제가 나중 버전의 IBM MQ 라이브러리를 로드하도록 런타임 환경을 다르게 구성해야 할 수 있습니다.

관련 정보

[AIX에 IBM MQ 서버 설치](#)

[HP-UX에 IBM MQ 서버 설치](#)

[Linux에 IBM MQ 서버 설치](#)

[Solaris에 IBM MQ 서버 설치](#)

[큐 관리자를 설치와 연관](#)

[기본 설치 변경](#)

[설치 이름 선택](#)

[setmqenv](#)

[setmqinst](#)

[setmqm](#)

Linux → UNIX **UNIX 및 Linux에서 큐 관리자를 이전 버전으로 되돌리기**

UNIX 및 Linux에서 시스템 또는 큐 관리자의 백업을 작성한 경우, 큐 관리자를 제품의 나중 버전에서 이전 버전으로 되돌릴 수 있습니다. 큐 관리자를 시작하여 모든 메시지를 처리하거나 구성을 변경한 경우, 태스크가 큐 관리자의 현재 상태 되돌리기에 대한 자세한 내용을 제공할 수 없습니다.

시작하기 전에

1. 나중 버전으로 업그레이드하기 전에 시스템 또는 큐 관리자의 백업을 작성해야 합니다. 자세한 정보는 [IBM MQ 큐 관리자 데이터 백업 및 복원을 참조하십시오](#).
2. 큐 관리자를 시작한 후 메시지가 처리된 경우 해당 메시지 처리의 결과를 실행 취소하기가 쉽지 않습니다. 현재 상태에서는 큐 관리자를 이전 버전의 제품으로 되돌릴 수 없습니다. 태스크는 발생된 후속 변경사항의 처리 방법에 대한 자세한 내용을 제공할 수 없습니다. 예를 들어, 채널이나 다른 큐 관리자의 전송 큐에 인다우트(indoubt)된 메시지가 처리되었을 수도 있습니다. 큐 관리자가 클러스터에 속하는 경우, 구성 메시지와 애플리케이션 메시지가 교환되었을 수도 있습니다.
3. 다중 IBM MQ 설치가 있는 서버에서 실행 중인 경우에는 설치를 식별해야 합니다. 입력하는 명령이 올바른 설치에 대해 실행되도록 하십시오. [setmqenv](#)를 참조하십시오.

이 태스크 정보

이전 버전의 큐 관리자로 되돌리면 큐 관리자가 이전 코드 레벨로 되돌려집니다. 큐 관리자 데이터는 큐 관리자가 백업된 시점의 상태로 되돌려집니다.

중요사항: 큐 관리자가 하나 이상의 IBM MQ 클러스터의 구성원인 경우, [클러스터 큐 관리자 복구에 설명된 단계](#)를 검토하고 수행해야 합니다.

프로시저

1. `group mqm`의 사용자로 로그인하십시오.
2. IBM MQ 설치를 사용하는 모든 애플리케이션을 중지하십시오.
MFT(Managed File Transfer) 컴포넌트를 사용하는 경우 MFT 에이전트가 참여한 모든 파일 전송을 완료했는지 확인하십시오. 에이전트와 연관된 불완전 전송이 없어야 하며 해당 `SYSTEM.FTE.STATE` 큐는 메시지를 포함할 수 없습니다.
3. IBM MQ 설치와 연관된 큐 관리자의 모든 활동을 종료하십시오.
 - a) `dspmq` 명령을 실행하여 시스템에 있는 모든 큐 관리자의 상태를 나열하십시오.

업데이트 중인 설치에서 다음 명령 중 하나를 실행하십시오.

```
dspmqr -o installation -o status
dspmqr -a
```


dspmqr -o installation -o status 는 IBM MQ의 모든 설치와 연관된 큐 관리자의 설치 이름 및 상태를 표시합니다.

dspmqr -a 는 명령을 실행하는 설치와 연관된 활성 큐 관리자의 상태를 표시합니다.

- b) 다음 예제에 나타난 것처럼 MQSC 명령 **DISPLAY LSSTATUS**를 사용하여 큐 관리자와 연관된 리스너의 상태를 나열하십시오.

```
echo "DISPLAY LSSTATUS(*) STATUS" | runmqsc QmgrName
```

- c) **endmqm** 명령을 실행하여 이 설치와 연관된 실행 중인 각 큐 관리자를 중지하십시오.



endmqm 명령은 연결되어 있는 큐 관리자가 중지 중임을 애플리케이션에게 알립니다. [큐 관리자 중지](#)를 참조하십시오.

유지보수를 계속하려면 애플리케이션이 큐 관리자에서 연결을 끊고 로드한 IBM MQ 라이브러리를 해제하여 **endmqm** 명령에 응답해야 합니다. 애플리케이션이 이를 수행하지 않으면 애플리케이션이 IBM MQ 자원을 해제하도록 할 다른 방법(예: 애플리케이션 중지)을 찾아야 합니다.

또한 설치의 일부인 클라이언트 라이브러리를 사용 중인 애플리케이션도 중지해야 합니다. 클라이언트 애플리케이션은 다른 IBM MQ 설치를 실행하는 다른 큐 관리자에 연결되어 있을 수 있습니다. 이 애플리케이션에는 현재 설치의 큐 관리자가 종료될 예정임을 알리지 않습니다.

로드된 설치의 IBM MQ 공유 라이브러리를 계속 사용하는 애플리케이션이 있으면 IBM MQ 유지보수를 적용할 수 없습니다. 애플리케이션이 큐 관리자에서 연결이 끊어지거나 강제로 연결이 끊어질 수 있지만 로드된 IBM MQ

공유 라이브러리는 보관됩니다.

참고: 49 페이지의 『유지보수 레벨 업데이트를 UNIX 및 Linux의 다중 인스턴스 큐 관리자에 적용』에서는 다중 인스턴스 큐 관리자에게 유지보수를 적용하는 방법을 설명합니다. 다중 인스턴스 큐 관리자는 다른 서버에 유지보수가 적용되는 동안 계속 실행될 수 있습니다.

- d) 다음 명령을 사용하여 큐 관리자와 연관된 모든 리스너를 정지하십시오.

```
endmqslsr -m QMgrName
```

4. 시스템 또는 IBM MQ 및 큐 관리자를 복원하십시오.

백업 프로시저에서 큐 관리자 데이터를 저장해야 하는 경우, IBM MQ를 다시 설치해야 합니다.

- 이전 설치를 설치 제거하십시오.
- MR(Manufacturing Refresh)에서 제품을 다시 설치하십시오.
- IBM MQ를 이전 레벨로 복원하는 수정팩 및 임시 수정사항을 적용하십시오.
- 나중 버전을 설치하기 전에 받은 백업에서 큐 관리자 데이터를 복원하십시오.

5. 이전 버전의 큐 관리자를 재시작하십시오.

다음에 수행할 작업

여러 개의 IBM MQ가 설치되어 있는 서버에서 이전 버전으로 되돌릴 수도 있습니다. 설치 중 하나가 기본 설치인 경우, 이전 버전으로 되돌린 후 해당 설치가 기본적으로 기본 설치가 됩니다.

애플리케이션이 설치에 연결하는 방법을 검토해야 합니다. 이전 버전으로 되돌린 후 일부 애플리케이션은 잘못된 설치에 연결될 수도 있습니다.

관련 정보

[큐 관리자 백업 및 복원](#)

[BFGSS0023E 오류 및 오류 방지 방법](#)

Linux → UNIX Migrating an IBM MQ MQI client on UNIX and Linux

IBM MQ MQI client를 마이그레이션하기 위해서는 먼저 마이그레이션 계획을 작성하십시오. 클라이언트 워크스테이션에서 모든 IBM MQ 활동을 중지하십시오. IBM MQ MQI client 설치를 업그레이드하십시오. 모든 필수 구성 및 애플리케이션 변경사항을 작성하십시오.

관련 개념

[71 페이지의 『IBM MQ MQI client 마이그레이션』](#)

IBM MQ MQI client 마이그레이션은 IBM MQ MQI client 구성과 클라이언트 및 서버 채널을 한 버전에서 다른 버전으로 변환하는 프로세스입니다. IBM MQ MQI client를 업그레이드한 후 클라이언트 마이그레이션이 발생할 수 있으며, 되돌릴 수 있습니다.

관련 태스크

[172 페이지의 『IBM i에서 IBM MQ MQI client를 최신 버전으로 마이그레이션』](#)

IBM MQ MQI client를 마이그레이션하기 위해서는 먼저 마이그레이션 계획을 작성하십시오. 클라이언트 워크스테이션에서 모든 IBM MQ 활동을 중지하십시오. IBM MQ MQI client 설치를 업그레이드하십시오. 모든 필수 구성 및 애플리케이션 변경사항을 작성하십시오.

[118 페이지의 『Windows에서 IBM MQ MQI client 마이그레이션』](#)

IBM MQ MQI client를 마이그레이션하기 위해서는 먼저 마이그레이션 계획을 작성하십시오. 클라이언트 워크스테이션에서 모든 IBM MQ 활동을 중지하십시오. IBM MQ MQI client 설치를 업그레이드하십시오. 모든 필수 구성 및 애플리케이션 변경사항을 작성하십시오.

Linux → UNIX IBM MQ MQI client 을 UNIX 및 Linux 의 이후 버전으로 마이그레이션

UNIX 및 Linux에서 나중 버전의 제품으로 클라이언트를 업그레이드하려면 먼저 워크스테이션에서 모든 IBM MQ 활동을 중지한 후 이전 버전을 설치 제거하고 나중 버전을 설치해야 합니다. 클라이언트를 업그레이드한 후에는 모든 필수 구성 및 애플리케이션 변경사항을 작성할 수 있습니다.

시작하기 전에

Before migrating an IBM MQ MQI client on UNIX and Linux, first create a migration plan. 계획에 포함할 사항에 대한 자세한 내용은 [130 페이지의 『UNIX 또는 Linux 의 최신 버전으로 IBM MQ 를 마이그레이션하기 위한 계획』](#)의 내용을 안내서로 참조하십시오.

이 태스크 정보

IBM MQ MQI client 마이그레이션은 IBM MQ MQI client 구성과 클라이언트 및 서버 채널을 한 버전에서 다른 버전으로 변환하는 프로세스입니다. 클라이언트 마이그레이션은 되돌릴 수 있습니다. 이는 클라이언트 워크스테이션에서는 선택적이고 수동이며, IBM MQ 서버에서는 필수이고 자동입니다.

새 구성 옵션을 이용하려면 클라이언트 워크스테이션을 마이그레이션하기 전에 IBM MQ MQI client를 업그레이드해야 합니다. 서버에서 클라이언트 및 서버 연결 채널에 대한 구성을 변경할 수 있지만, 클라이언트가 업그레이드되기 전에는 해당 변경사항이 클라이언트 워크스테이션에 영향을 주지 않습니다.

프로시저

1. 제품의 나중 버전에 대한 IBM MQ 시스템 요구사항을 검토하십시오.

[IBM MQ 에 대한 시스템 요구사항의 내용을 참조하십시오.](#)

2. 적용되는 IBM MQ의 모든 변경사항을 검토하십시오.

[64 페이지의 『마이그레이션에 영향을 미치는 변경사항』](#)의 내용을 참조하십시오.

3. 워크스테이션에서 모든 IBM MQ 활동을 중지하십시오.

이제 클라이언트를 업그레이드할 준비가 되었습니다. 엔터프라이즈가 사용하는 적절한 플랫폼에 대한 지시 사항을 따르십시오.

4. AIX

AIX에서 클라이언트를 업그레이드하려면 다음을 수행하십시오.

- a) 기존 IBM MQ 클라이언트 설치를 설치 제거하십시오.
자세한 정보는 [AIX에서 IBM MQ 설치 제거 또는 수정](#)을 참조하십시오.
- b) 클라이언트 설치 프로시저에 따라 IBM MQ 클라이언트의 업그레이드 버전을 설치하십시오.
 - 워크스테이션에 클라이언트를 설치하는 경우, [AIX에 IBM MQ 클라이언트 설치](#)를 참조하십시오.
 - IBM MQ 서버에 클라이언트를 설치하는 경우, [동일한 시스템에 IBM MQ 클라이언트 및 서버 설치](#)를 참조하십시오.

5. HP-UX

HP-UX에서 클라이언트를 업그레이드하려면 다음을 수행하십시오.

- a) 기존 IBM MQ 클라이언트 설치를 설치 제거하십시오.
자세한 정보는 [HP-UX에서 IBM MQ 설치 제거 또는 수정](#)을 참조하십시오.
- b) 클라이언트 설치 프로시저에 따라 IBM MQ 클라이언트의 업그레이드 버전을 설치하십시오.
 - 워크스테이션에 클라이언트를 설치하는 경우, [HP-UX에 IBM MQ 클라이언트 설치](#)를 참조하십시오.
 - IBM MQ 서버에 클라이언트를 설치하는 경우, [동일한 시스템에 IBM MQ 클라이언트 및 서버 설치](#)를 참조하십시오.

6. Linux

Linux에서 클라이언트를 업그레이드하려면 다음을 수행하십시오.

- a) 기존 IBM MQ 클라이언트 설치를 설치 제거하십시오.
자세한 정보는 [Linux에서 IBM MQ 설치 제거 또는 수정](#)을 참조하십시오.
- b) 클라이언트 설치 프로시저에 따라 IBM MQ 클라이언트의 업그레이드 버전을 설치하십시오.
 - 워크스테이션에 클라이언트를 설치하는 경우, [Linux에 IBM MQ 클라이언트 설치](#)를 참조하십시오.
 - IBM MQ 서버에 클라이언트를 설치하는 경우, [동일한 시스템에 IBM MQ 클라이언트 및 서버 설치](#)를 참조하십시오.

7. Solaris

Solaris에서 클라이언트를 업그레이드하려면 다음을 수행하십시오.

- a) 기존 IBM MQ 클라이언트 설치를 설치 제거하십시오.
자세한 정보는 [Solaris에서 IBM MQ 설치 제거](#)를 참조하십시오.
- b) 클라이언트 설치 프로시저에 따라 IBM MQ 클라이언트의 업그레이드 버전을 설치하십시오.
 - 워크스테이션에 클라이언트를 설치하는 경우, [Solaris에 IBM MQ 클라이언트 설치](#)를 참조하십시오.
 - IBM MQ 서버에 클라이언트를 설치하는 경우, [동일한 시스템에 IBM MQ 클라이언트 및 서버 설치](#)를 참조하십시오.

다음에 수행할 작업

IBM MQ MQI client를 업그레이드한 후에 클라이언트 채널 구성을 검사하고 IBM MQ MQI client 애플리케이션이 나중 버전의 제품에서 올바르게 작동하는지 확인해야 합니다.

관련 개념

[71 페이지의 『IBM MQ MQI client 마이그레이션』](#)

IBM MQ MQI client 마이그레이션은 IBM MQ MQI client 구성과 클라이언트 및 서버 채널을 한 버전에서 다른 버전으로 변환하는 프로세스입니다. IBM MQ MQI client를 업그레이드한 후 클라이언트 마이그레이션이 발생할 수 있으며, 되돌릴 수 있습니다.

관련 태스크

[130 페이지의 『UNIX 또는 Linux 의 최신 버전으로 IBM MQ 를 마이그레이션하기 위한 계획』](#)

and Linux

UNIX 및 Linux에서 이전 버전으로 클라이언트를 되돌리려면 나중 버전을 설치 제거한 후 이전 버전을 설치해야 합니다.

이 태스크 정보

IBM MQ MQI client 및 클라이언트 연결을 이전 코드 레벨로 되돌리는 경우에는 수동으로 구성 변경사항을 실행 취소해야 합니다.

이전 IBM MQ MQI client 라이브러리를 워크스테이션으로 되돌리는 것은 드문 일입니다.

프로시저

1. 워크스테이션에서 모든 IBM MQ 활동을 중지하십시오.

이제 클라이언트를 이전 버전으로 복원할 준비가 되었습니다. 엔터프라이즈가 사용하는 적절한 플랫폼에 대한 지시사항을 따르십시오.

2. **AIX**

AIX에서 클라이언트를 이전 버전으로 되돌리려면 다음을 수행하십시오.

- a) 나중 버전의 IBM MQ MQI client 코드를 설치 제거하십시오.
자세한 정보는 [AIX에서 IBM MQ 설치 제거 또는 수정](#)을 참조하십시오.
- b) 클라이언트 설치 프로시저에 따라 이전 버전에 대한 IBM MQ MQI client를 설치하십시오.
자세한 정보는 설치하려는 이전 버전의 클라이언트 설치 프로시저를 참조하십시오.

3. **HP-UX**

HP-UX에서 클라이언트를 이전 버전으로 되돌리려면 다음을 수행하십시오.

- a) 나중 버전의 IBM MQ MQI client 코드를 설치 제거하십시오.
자세한 정보는 [HP-UX에서 IBM MQ 설치 제거 또는 수정](#)을 참조하십시오.
- b) 클라이언트 설치 프로시저에 따라 이전 버전에 대한 IBM MQ MQI client를 설치하십시오.
자세한 정보는 설치하려는 이전 버전의 클라이언트 설치 프로시저를 참조하십시오.

4. **Linux**

Linux에서 클라이언트를 이전 버전으로 되돌리려면 다음을 수행하십시오.

- a) 나중 버전의 IBM MQ MQI client 코드를 설치 제거하십시오.
자세한 정보는 [Linux에서 IBM MQ 설치 제거 또는 수정](#)을 참조하십시오.
- b) 클라이언트 설치 프로시저에 따라 이전 버전에 대한 IBM MQ MQI client를 설치하십시오.
자세한 정보는 설치하려는 이전 버전의 클라이언트 설치 프로시저를 참조하십시오.

5. **Solaris**

Solaris에서 클라이언트를 이전 버전으로 되돌리려면 다음을 수행하십시오.

- a) 나중 버전의 IBM MQ MQI client 코드를 설치 제거하십시오.
자세한 정보는 [Solaris에서 IBM MQ 설치 제거](#)를 참조하십시오.
- b) 클라이언트 설치 프로시저에 따라 이전 버전에 대한 IBM MQ MQI client를 설치하십시오.
자세한 정보는 설치하려는 이전 버전의 클라이언트 설치 프로시저를 참조하십시오.

6. 나중 버전을 사용하여 큐 관리자의 클라이언트 채널 정의 테이블(CCDT)을 구성한 경우, 이전 버전의 큐 관리자에서 작성한 테이블을 사용하도록 되돌리십시오.

클라이언트가 CCDT를 사용하여 큐 관리자에 연결하는 경우, CCDT는 클라이언트의 버전보다 높거나 낮거나 같은 버전이어야 합니다. 자세한 정보는 [MQI 클라이언트: 클라이언트 채널 정의 테이블\(CCDT\)](#)을 참조하십시오.

UNIX and Linux

UNIX 및 Linux에서는 단단계 시나리오를 기반으로 제품의 이전 버전을 나중 버전으로 대체하여 제품의 이전 버전에서 나중 버전으로 업그레이드하는 경우 IBM MQ 라이브러리가 로드되는 방식은 일반적으로 변경할 필요가 없습니다. 그러나 나중 버전의 제품에서 병행 또는 다단계 마이그레이션 기반 다중 설치의 이점을 선택하는 경우, 운영 체제가 나중 버전의 IBM MQ 라이브러리를 로드하도록 런타임 환경을 다르게 구성해야 할 수 있습니다.

시작하기 전에

애플리케이션을 제품의 이전 버전에서 나중 버전으로 마이그레이션하려면 운영 체제에서 애플리케이션에 대한 IBM MQ 라이브러리를 로드하는 방법을 알고 있어야 합니다. 애플리케이션이 로드 경로를 수정하면 환경 변수의 경로를 설정할 수 있습니다. 애플리케이션이 로드하는 IBM MQ 라이브러리의 이름을 반드시 알지 않아도 됩니다. 라이브러리의 콘텐츠가 변경되어도 라이브러리 이름은 제품의 이전 버전에서 나중 버전으로 변경되지 않습니다.

이 태스크를 시작하기 전에 [86 페이지의 『UNIX, Linux, and Windows에서 다중 설치 큐 관리자 공존』](#)의 내용을 읽으십시오.

나중 버전의 IBM MQ를 계획 및 설치하고 설치 이름과 설치가 기본 설치로 설정되었는지 여부를 기억하십시오.

이 태스크 정보

IBM MQ 라이브러리가 나중 버전과 호환되므로, 애플리케이션을 제품의 이전 버전에서 나중 버전으로 마이그레이션하기 위해 애플리케이션을 다시 컴파일하거나 다시 링크할 필요가 없습니다([93 페이지의 『IBM MQ의 이전 버전과의 애플리케이션 호환성 및 상호 운용성』](#) 참조).

IBM MQ 애플리케이션의 빌드 프로시저는 [148 페이지의 그림 14](#)에 표시된 대로 컴파일러의 링크 단계에서 IBM MQ 라이브러리의 위치에 대한 명시적 라이브러리 경로를 `/usr/lib`하는 것입니다. 빌드 프로시저는 나중 버전의 제품에 대해 동일합니다.

```
gcc -m32 -o amqsput_32_r amqsput0.c -I/opt/mqm/inc -L/opt/mqm/lib
-Wl,-rpath=/opt/mqm/lib -Wl,-rpath=/usr/lib -lmqm_r -lpthread
```

그림 14. Linux C 서버 애플리케이션, 32비트, 스레드된 컴파일 및 링크

[148 페이지의 그림 14](#)에 나타난 예는 Linux용이지만 UNIX 플랫폼에 대한 빌드 단계도 유사합니다.

이전 릴리스에서 이 빌드 프로시저를 수행한 경우, 로드된 라이브러리에 나중 버전 설치의 영향은 수행하는 마이그레이션 시나리오에 따라 다릅니다.

단단계 시나리오

[134 페이지의 『UNIX 및 Linux에서 마이그레이션: 단단계』](#)에서 설명하는 단단계 시나리오를 기반으로 제품의 이전 버전을 나중 버전으로 바꾸는 경우, 대부분 IBM MQ 라이브러리가 로드되는 방식을 변경할 필요가 없습니다. 가능한 예외는 라이브러리의 위치를 이전 버전에서 변경했거나 라이브러리에 대한 기호 링크를 작성한 경우입니다.

병행 및 다단계 시나리오

[137 페이지의 『UNIX 및 Linux에서 마이그레이션: 병행』](#)에서 설명하는 병행 시나리오 또는 [139 페이지의 『UNIX 및 Linux에서 마이그레이션: 다단계』](#)에서 설명하는 다단계 마이그레이션 시나리오를 기반으로 나중 버전의 제품을 설치하는 다중 설치 방법을 선택한 경우, 나중 버전의 제품에 대한 애플리케이션 연결이 올바른 설치에 링크되고 올바른 설치에서 라이브러리를 로드하는지 여부를 조사한 후 적합한 경우 운영 체제의 환경을 수정하여 애플리케이션에 대한 IBM MQ 종속성을 해결해야 합니다. 일반적으로 애플리케이션을 다시 링크하는 대신 런타임 환경을 수정할 수 있습니다. 다음 두 명령을 사용하여 런타임 환경 구성을 지원할 수 있습니다.


- `setmqinst`는 기본 설치를 설정합니다. [setmqinst](#)를 참조하십시오.
- `setmqenv`는 환경 변수를 설정하여 명령 환경을 초기화합니다. [setmqenv](#)를 참조하십시오.

149 페이지의 표 11에서는 이러한 각 시나리오에 필요한 조치를 요약합니다. 149 페이지의 표 11의 예는 모두 Linux를 기반으로 하지만 UNIX에 대한 조치도 유사합니다.

표 11. UNIX 및 Linux 구성				
Actio n	시나리오	최신 버전이 동일한 위치의 이 전 버전을 대체함 단단계	최신 버전이 다른 위치의 이전 버전을 대체함 병행	최신 버전과 이전 버전 다단계
	setmqinst	setmqinst 는 나중 버전 설치를 기본 설치로 설정합니다. IBM MQ 링크 라이브러리에 대한 기호 링크는 /usr/lib에 삽입됩니다.		아닙니다. 이전 버전이 설치되어 있으므로 나중 버전 설치가 기본이 될 수 있습니다.
	기타 구성 조치 없 음	라이브러리 로드가 올바르게 작동합니다. 라이브러리는 /opt/mqm/lib에 설치되어 있고 애플리케이션은 링크 옵션 -rpath=/opt/mqm/lib를 통해 빌드되었기 때문에 최신 버전 설치가 기본으로 설정되지 않은 경우에도 라이브러리 로딩이 작동합니다.	라이브러리 로드가 올바르게 작동합니다. 설치가 기본이며 애플리케이션이 링크 옵션 -rpath=/usr/lib로 빌드되었으므로 라이브러리 로딩이 작동합니다.	라이브러리 로드가 이전 버전에서 계속 올바르게 작동하며, 나중 버전에서는 아무것도 작동하지 않습니다.
	setmqenv, -k 또 는 -l 옵션 설정 안 함	라이브러리 로드가 올바르게 작동합니다. setmqenv 는 필요하지 않습니다. 라이브러리가 /opt/mqm/lib에 설치되어 있으며 애플리케이션이 링크 옵션 -rpath=/opt/mqm/lib로 빌드되었으므로 라이브러리 로딩이 작동합니다.	라이브러리 로드가 올바르게 작동합니다. setmqenv 는 필요하지 않습니다. 설치가 기본이며 애플리케이션이 링크 옵션 -rpath=/usr/lib로 빌드되었으므로 라이브러리 로딩이 작동합니다.	라이브러리 로드가 이전 버전에서 계속 올바르게 작동하며, 나중 버전에서는 아무것도 작동하지 않습니다.
	setmqenv, -k 또 는 -l 옵션 설정	라이브러리 로드가 올바르게 작동합니다.		라이브러리 로드가 이전 버전과 나중 버전 둘 다에 대해 올바르게 작동합니다. 나중 버전 라이브러리가 이전 버전에서 마이그레이션되지 않은 큐 관리자에 대해 이전 버전 라이브러리를 로드하므로 올바른 이전 버전이 로드됩니다.
		운영 체제가 setmqenv 로 설정된 IBM MQ 라이브러리 위치를 찾습니다. setmqenv 는 LD_LIBRARY_PATH에 위치를 추가합니다. ⁸ LD_LIBRARY_PATH는 기본 검색 경로의 경로가 애플리케이션 또는 경로에 설정되기 전에 검색됩니다. 일부 애플리케이션만 LD_LIBRARY_PATH를 사용하여 라이브러리를 로드할 수 있습니다. 이 경우 라이브러리 위치가 /opt/mqm/lib 또는 /usr/lib인 경우에만 애플리케이션이 작동합니다.		

⁸ AIX의 LIBPATH HP-UX에서 SHLIB_PATH가 아니라, LD_LIBRARY_PATH가 설정됩니다.

프로시저

- 다음 질문 중 어떤 것이 사용자 구성에 적용되는지 살펴봅니다.
 - 이전 버전의 제품에 대한 제품 문서에 설명된 빌드 프로시저를 수행했습니까? 개발 환경 또는 개발 도구에 맞게 조정된 다른 빌드 프로시저를 수행했을 수 있습니다.
 - 이전 버전에 대한 로드 경로를 어떻게 지정했습니까?
 - Eclipse 같은 다른 환경이나 애플리케이션 서버에서 로드된 애플리케이션입니까? 상위 환경이 로드되는 방식이 아니라 상위 환경이 애플리케이션을 로드하는 방식을 제어하는 매개변수를 수정해야 합니다.
 - 나중 버전에서 로드 경로를 지정하는 방법의 제한조건과 요구사항은 무엇입니까? 보안 규칙은 LD_LIBRARY_PATH의 사용을 제한할 수 있습니다.
 - 나중 버전의 제품을 이전 버전과 함께 설치했습니까?
- IBM MQ 라이브러리를 로드하는 운영 체제에서 제품의 나중 버전 설치를 식별하십시오.
 - 서버에서 로드할 나중 버전의 설치가 여러 개인 경우, IBM MQ는 라이브러리가 로드된 설치가 애플리케이션이 호출하는 큐 관리자와 연관된 설치인지 검사합니다. 올바르지 않은 라이브러리가 로드된 경우에는 IBM MQ가 올바른 라이브러리를 로드합니다. 모든 IBM MQ 애플리케이션에는 런타임 환경을 하나만 구성해야 합니다.
 - 일반적으로 기본 설치 설정을 선택합니다. 설치를 1차로 설정하면 /usr/lib의 IBM MQ 라이브러리에 대한 기호 링크가 설정되고 빌드된 애플리케이션은 /usr/lib에 대한 명시적 링크를 가집니다.
 - 이전 버전 설치를 나중 버전으로 업그레이드한 경우, 이전 버전 설치에 대한 링크 경로는 이제 나중 버전이 포함된 설치를 가리킵니다. 이제 이전 버전 설치에 대한 고정된 연계 경로가 있는 애플리케이션은 나중 설치에 대한 라이브러리를 로드합니다. 그런 다음 애플리케이션이 연결하는 큐 관리자와 연관된 설치로 전환됩니다.
 - 애플리케이션을 다시 빌드하는 경우 나중 버전의 설치로 링크해야 합니다.
 -  AIX의 LIBPATH 또는 LD_LIBRARY_PATH를 설정하는 경우, 애플리케이션이 LD_LIBRARY_PATH를 사용할 수 있는지 확인해야 합니다. setuid 또는 setgid 애플리케이션이나 다른 방식으로 빌드된 애플리케이션은 보안상의 이유로 LD_LIBRARY_PATH를 무시할 수 있습니다.

다음에 수행할 작업

나중 버전의 제품 설치를 추가하는 경우, 기본 설치를 설정하도록 선택했다면 어떤 설치를 기본 설치로 설정할지 결정해야 합니다. 애플리케이션이 나중 버전 설치 중 하나(예: 기본 설치)에서 IBM MQ 라이브러리를 로드하는 동안 다른 나중 버전 설치와 연관된 큐 관리자에 연결할 수 있습니다.

관련 태스크

[120 페이지의 『Windows에서 IBM MQ 라이브러리 로딩을 나중 버전으로 마이그레이션』](#)

Windows에서는 단단계 시나리오를 기반으로 제품의 이전 버전을 나중 버전으로 대체하여 제품의 이전 버전에서 나중 버전으로 업그레이드하는 경우 IBM MQ 라이브러리가 로드되는 방식은 일반적으로 변경할 필요가 없습니다. 그러나 나중 버전의 제품에서 병행 또는 다단계 마이그레이션 기반 다중 설치의 이점을 선택하는 경우, 운영 체제가 나중 버전의 IBM MQ 라이브러리를 로드하도록 런타임 환경을 다르게 구성해야 할 수 있습니다.

관련 참조

[82 페이지의 『공존』](#)

각기 다른 이름을 갖는 큐 관리자는 동일한 IBM MQ 설치를 사용하는 한 모든 서버에서 공존할 수 있습니다. z/OS, UNIX, Linux 및 Windows의 경우 다양한 큐 관리자가 동일한 서버에서 공존하고 다른 설치와 연관될 수 있습니다. 한 서버에서 공존하는 큐 관리자 외에도, 오브젝트 및 명령은 다른 명령 레벨에서 실행 중인 다양한 큐 관리자에 대한 작업을 올바르게 수행해야 합니다.

관련 정보

[UNIX and Linux에서 기본 설치에 대한 외부 라이브러리 및 제어 명령 링크](#)

[다중 설치 환경에서 애플리케이션 연결](#)

[기본 설치 변경](#)

[setmqenv](#)

[setmqinst](#)

Linux → UNIX **UNIX 및 Linux에서 단일 인스턴스에서 다중 인스턴스 큐 관리자 로 마이그레이션**

UNIX 및 Linux에서 단일 인스턴스 큐 관리자를 다중 인스턴스 큐 관리자로 마이그레이션하려면 큐 관리자 데이터를 공유 디렉토리로 이동하고 두 개의 다른 서버에서 큐 관리자를 다시 구성해야 합니다.

시작하기 전에

이 태스크의 일부로 다중 인스턴스 큐 관리자를 실행하기 위한 전제조건을 확인해야 합니다. 테스트된 환경의 목록은 [IBM MQ 다중 인스턴스 큐 관리자 파일 시스템에 대한 명령문 테스트를 참조하십시오](#). 다른 환경이 작동할 수도 있습니다. 다른 환경을 규정하도록 도와주는 테스트 도구가 IBM MQ와 함께 제공됩니다.

다중 인스턴스 큐 관리자를 실행하려면 세 개의 서버가 있어야 합니다. 한 서버에는 큐 관리자 데이터 및 로그를 저장할 공유 파일 시스템이 있습니다. 다른 두 서버는 큐 관리자의 활성화 및 대기 인스턴스를 실행합니다.

이 태스크 정보

다중 인스턴스 큐 관리자로 변환하려는 단일 인스턴스 큐 관리자가 있습니다. 이 큐 관리자 변환 자체는 단순하지만 완전히 자동화된 프로덕션 환경을 작성하는 다른 태스크를 수행해야 합니다.

다중 인스턴스 큐 관리자의 필수조건을 검사하고 환경을 설정 및 검사해야 합니다. 다중 인스턴스 큐 관리자가 실패했으며 자동으로 다시 시작되었는지 감지하려면 모니터링 및 관리 시스템을 설정해야 합니다. 그런 다음 재시작의 원인을 알아내고 정정하고 대기를 재시작할 수 있습니다. 또한 애플리케이션 또는 애플리케이션이 큐 관리자에 연결되는 방식도 수정하여 큐 관리자가 재시작된 후 처리를 계속할 수 있도록 해야 합니다.

프로시저

1. 큐 관리자를 실행할 운영 체제와 큐 관리자 데이터 및 로그를 저장할 파일 시스템을 검사하십시오. 이들이 다중 인스턴스 큐 관리자를 실행할 수 있는지 검사하십시오.
 - a) [IBM MQ 다중 인스턴스 큐 관리자에 대한 테스트 및 지원 공지사항](#)을 참조하십시오. 운영 체제와 파일 시스템의 조합이 테스트되었는지 및 다중 인스턴스 큐 관리자를 실행할 수 있는지 여부를 확인하십시오.
공유 파일 시스템은 다중 인스턴스 큐 관리자를 실행하는 데 적절하도록 리스 기반 잠금을 제공해야 합니다. 리스 기반 잠금은 일부 공유 파일 시스템에서는 최신 기능이며 일부에서는 수정사항이 필요합니다. 지원 명령문은 필수 정보를 제공합니다.
 - b) **amqmfsc**를 실행하여 파일 시스템이 올바르게 구성되었는지 확인하십시오.
파일 시스템은 데이터 무결성에 대해 탁월한 성능으로 구성되는 경우가 있습니다. 파일 시스템 구성을 검사하는 것이 중요합니다. **amqmfsc** 도구의 부정적인 보고서는 적절하지 못한 설정에 대해 알려줍니다. 긍정적인 결과는 파일 시스템이 적절하다는 내용이지만 결과는 파일 시스템이 적절하다는 확정된 문장은 아닙니다. 좋은 내용입니다.
 - c) 기술 노트, [IBM MQ 다중 인스턴스 큐 관리자의 호환성을 위한 공유 파일 시스템 테스트](#)에서 제공되는 무결성 검사 애플리케이션을 실행하십시오.
이 검사 애플리케이션은 큐 관리자가 올바르게 재시작하는지 테스트합니다.
2. 큐 관리자 인스턴스를 실행 중인 각 서버에서 네트워크 파일 시스템의 공유에 액세스할 수 있도록 사용자 및 그룹을 구성하십시오.
UNIX and Linux의 경우 각각의 시스템에서 `/etc/passwd`에 있는 `mqm`에 대한 `uid` 및 `gid`가 동일해야 합니다. [Linux에서 다중 인스턴스 큐 관리자 작성을 참조하십시오](#).
3. 네트워크 파일 시스템에 올바른 액세스 권한으로 공유할 디렉토리를 설정하십시오.
일반 구성은 공유 디스크를 사용하는 모든 큐 관리자의 모든 데이터 및 로그 디렉토리를 포함하는 단일 공유 디렉토리를 설정하는 것입니다. UNIX의 디렉토리 구성 예제의 [이름 지정된 qmgrs](#) 및 [로그 디렉토리 공유 \(IBM WebSphere MQ 7.0.1 이상\)](#) 을 참조하십시오.

예를 들어, MQHA라는 공유에 서브디렉토리 `data` 및 `logs`가 있는 루트 디렉토리를 작성하십시오. 각 큐 관리자는 `data` 및 `logs` 아래에 자신의 데이터 및 로그 디렉토리를 작성합니다. 공유 드라이브에 `/MQHA`를 작성하십시오. `/MQHA`는 사용자 및 그룹 `mqm`이 소유하며 `rxw` 액세스 권한이 있습니다.

4. 큐 관리자 데이터 및 로그를 공유에 복사하십시오.

프로시저에 따라 [큐 관리자 데이터 백업](#)에 설명된 큐 관리자를 백업하십시오.

참고: Windows에서와는 달리 `hamvmqm` 유틸리티는 UNIX에서는 사용될 수 없습니다.

5. 다음 단계를 완료하여 현재 큐 관리자 서버에 저장된 큐 관리자 구성 정보를 업데이트하십시오.

- a) `share` 에 있는 큐 관리자 `qm.ini` 파일에서 `Log`: 스탠자를 수정하십시오.

```
LogPath= share/logs/QMgrName
```

- b) IBM MQ `mqm.ini` 파일에서 `QueueManager`: 스탠자를 수정하십시오. UNIX and Linux의 경우 이 파일은 일반적으로 `/var/mqm` 디렉토리에 있습니다.

```
DataPath= share/data/QMgrName
```

여기서 `QMgrName`은 `mqm.ini` 파일의 `QueueManager`: 스탠자에 있는 `Directory` 이름이고 `share`는 데이터 및 로그를 이동할 공유입니다.

6. 큐 관리자 구성 정보를 새 큐 관리자 서버에 추가하십시오.

- a) `dspmqinf` 명령을 실행하여 큐 관리자 정보를 표시하십시오.

큐 관리자를 실행한 서버에서 명령을 실행하십시오-->.

```
dspmqinf -o command QMgrName
```

명령 출력은 큐 관리자 구성을 작성할 준비가 되도록 형식화되어 있습니다.

```
addmqinf -s QueueManager -v Name= QMgrName -v Directory= QMgrName -v  
Prefix=d:\var\mqm Datapath= \share\data\QMgrName
```

- b) 다른 서버에 큐 관리자 구성을 작성하십시오.

이전 출력에서 복사한 `addmqinf` 명령을 실행하십시오.

7. 새 서버의 네트워크 주소를 클라이언트 및 채널 목적지의 연결 이름에 추가하십시오.

- a) 서버를 참조하는 모든 클라이언트, 송신자 및 요청자 `TCPIP` 설정을 찾으십시오.

클라이언트 설정은 클라이언트 정의 테이블(CCDT), 환경 변수, Java 특성 파일 또는 클라이언트 코드에 있을 수 있습니다. 클러스터 채널은 클러스터 수신자 채널에서 큐 관리자의 연결 이름을 자동으로 발견합니다. 클러스터 수신자 채널 이름이 비어 있거나 생략된 경우, `TCPIP`는 큐 관리자를 호스팅하는 서버의 IP 주소를 발견합니다.

- b) 다중 인스턴스 큐 관리자를 호스팅하는 두 서버 모두의 `TCP/IP` 주소를 포함하도록 이러한 각 연결의 연결 이름을 수정하십시오.

예를 들어, 다음 연결 이름을 변경하십시오.

```
echo DISPLAY CHANNEL(ENGLAND) CONNAME | runmqsc QM1
```

```
5724-H72 (C) Copyright IBM Corp. 1994, 2023. ALL RIGHTS RESERVED.  
Starting MQSC for queue manager QM1.  
1: DISPLAY CHANNEL(ENGLAND) CONNAME  
AMQ8414: Display Channel details.  
CHANNEL(ENGLAND) CHLTYPE(SDR)  
CONNAME(LONDON)
```

이를 다음으로 변경하십시오.

```
echo ALTER CHANNEL(ENGLAND) CHLTYPE(SDR) CONNAME('LONDON, BRISTOL') | runmqsc QM1
```

8. 큐 관리자의 재시작을 감지하도록 모니터링 및 관리 프로시저를 업데이트하십시오.

9. 적절한 경우 자동으로 다시 연결 가능하도록 클라이언트 애플리케이션을 업데이트하십시오.

10. 큐 관리자 서비스로 시작되도록 IBM MQ 애플리케이션의 시작 프로시저를 업데이트하십시오.

11. 고가용성을 허용하여 큐 관리자의 각 인스턴스를 시작하십시오.

첫 번째로 시작되는 큐 관리자 인스턴스는 활성 인스턴스가 됩니다. 각 서버에 대해 한 번씩 명령을 두 번 실행하십시오.

```
strmqm -x QMgrName
```

다음에 수행할 작업

다중 인스턴스 큐 관리자에서 가장 높은 가용성을 얻으려면 클라이언트 애플리케이션이 다시 연결 가능하고 서버 애플리케이션이 재시작 가능하도록 설계해야 합니다. [애플리케이션 복구를 참조하십시오.](#)

관련 정보

[amqmfscck\(파일 시스템 검사\)](#)

[애플리케이션 복구](#)

[자동 클라이언트 다시 연결](#)

[큐 관리자 데이터 백업](#)

[채널 및 클라이언트 다시 연결](#)

[UNIX, Linux, and Windows 시스템에서 구성 정보 변경](#)

[Linux에서 다중 인스턴스 큐 관리자 작성](#)

[MSCS 스토리지로 큐 관리자 이동](#)

[다중 인스턴스 큐 관리자](#)

[큐 관리자 구성 파일, qm.ini](#)

[공유 파일 시스템](#)

[IBM MQ 다중 인스턴스 큐 관리자와의 호환성에 대한 공유 파일 시스템 테스트](#)

[IBM MQ 다중 인스턴스 큐 관리자의 테스트 및 지원 명령문](#)

[IBM MQ 구성 파일, mqs.ini](#)

[공유 파일 시스템 잠금 확인](#)

Linux

UNIX

UNIX 및 Linux에서 단일 인스턴스 큐 관리자로 되돌리기

UNIX 및 Linux에서 대기 인스턴스를 중지하여 다중 인스턴스 큐 관리자를 단일 인스턴스 큐 관리자로 되돌릴 수 있습니다. 그런 다음, 활성 인스턴스를 재시작하고 대기 인스턴스를 허용하는 플래그는 설정하지 마십시오.

시작하기 전에

최소 세 개 이상의 서버가 큐 관리자를 다중 인스턴스 큐 관리자로 실행하도록 구성되어 있습니다. 큐 관리자는 현재 다중 인스턴스 큐 관리자로 실행 중이며, 하나의 대기 인스턴스가 사용 중입니다.

이 태스크 정보

태스크는 활성 대기자를 비활성화하여 실행 중인 다중 인스턴스 큐 관리자만 활성으로 유지되게 합니다. 차후 대기 인스턴스가 시작되지 못하게 하려면 활성 인스턴스를 중지했다가 재시작해야 합니다. 재시작할 때 대기 인스턴스가 시작되지 않도록 활성 인스턴스를 단일 인스턴스 큐 관리자로 시작합니다. 나중에 활성 인스턴스 재시작 옵션을 사용할 수 있도록 하기 위해 대기 인스턴스가 독립된 단계로 중지됩니다. 활성 큐 관리자를 실행 중인 서버에서 표준 `endmqm QMgrName` 명령을 실행하여 두 인스턴스를 모두 중지할 수 있습니다.

프로시저

1. 대기 큐 관리자 인스턴스를 정지하십시오.

대기 인스턴스를 실행하는 서버의 경우:

```
endmqm -w QMgrName
```

2. 활성 큐 관리자 인스턴스를 정지하십시오.

활성 인스턴스를 실행하는 서버의 경우:

```
endmqm -w (QMGrName)
```

3. 큐 관리자를 재시작하여 대기를 예방하십시오.

큐 관리자를 실행할 서버의 경우:

```
strmqm QMGrName
```

다음에 수행할 작업

큐 관리자 데이터와 동일한 서버에서 큐 관리자를 단일 인스턴스로 실행할 수도 있습니다.

큐 관리자가 중지되면, 큐 관리자를 실행 중인 서버로 큐 관리자 데이터를 다시 이동하십시오. 그렇지 않으면, IBM MQ를 설치한 후 큐 관리자 구성 정의를 큐 관리자 데이터가 있는 서버로 이동하십시오. 두 태스크 모두 [151 페이지의 『UNIX 및 Linux에서 단일 인스턴스에서 다중 인스턴스 큐 관리자로 마이그레이션』](#)에서 다중 인스턴스 큐 관리자를 작성하는 단계를 변형시킨 것입니다.

Linux

Linux에서 rpm freshen 또는 upgrade 옵션 사용 후 정리

rpm upgrade 또는 freshen 옵션의 사용은 지원되지 않습니다. 이 옵션을 사용하는 경우에는 다음 정리 프로시저를 수행한 후 다음 올바른 단계를 설치하십시오.

시작하기 전에

rpm -U 또는 rpm -F를 사용하여 IBM MQ for Linux를 업그레이드하려고 시도했습니다.

이 태스크 정보

freshen 또는 upgrade 옵션을 사용하여 시스템에서 제품을 제거하지 않은 채로 이전 IBM MQ 패키지 항목을 rpm 데이터베이스에서 삭제했을 수 있습니다. 또한 부분적으로 IBM MQ를 설치했을 수도 있습니다.

프로시저

다음 단계를 수행하여 시스템을 정리하십시오.

1. RPM 데이터베이스에 아직 입력 항목이 있는 IBM MQ MQ 패키지를 찾으십시오.

```
rpm -qa | grep MQSeries
```

2. 시스템에서 나머지 IBM MQ 패키지를 모두 제거하십시오.

```
rpm -e package-name
```

3. /opt/mqm 디렉토리를 제거하십시오.

```
rm -rf /opt/mqm
```

Linux

Linux에서 C++ 애플리케이션 다시 빌드

Linux의 C++ IBM MQ MQI client 및 서버 애플리케이션은 GCC(GNU Compiler Collection) 4.1.2 이상을 사용하여 재컴파일해야 합니다. GCC 4.1.2 이전의 컴파일러는 더 이상 지원되지 않습니다. /usr/lib 또는 /usr/lib64에 C++ GCC 4.1.2 이상의 런타임 라이브러리를 설치해야 합니다.

지원되는 Linux 배포판 중 하나를 사용할 경우, 라이브러리가 올바르게 설치됩니다. [IBM MQ에 대한 시스템 요구사항의 내용을 참조하십시오.](#)

GCC 4.1.2 라이브러리는 IBM MQ MQI client로부터의 SSL 및 TLS 연결을 지원합니다. SSL과 TLS는 libstdc++.so.6에 따라 달라지는 GSKit 8을 사용합니다. libstdc++.so.6은 GCC 4.1.2에 포함되어 있습니다.

시작하기 전에

1. GCC의 필수 레벨에 사용자의 Linux 배포판이 있는지 확인하십시오. [IBM MQ에 대한 시스템 요구사항의 내용](#)을 참조하십시오.
2. SSL 또는 TLS를 사용할 경우에도 libstdc++.so의 필수 레벨을 검사하십시오.
3. 애플리케이션을 다시 빌드해야 하는지 여부를 확인하십시오. 다음 명령을 실행하여 애플리케이션이 종속되어 있는 libstdc++.so의 버전을 표시하십시오. 결과가 libstdc++.so.6 미만인 경우, 애플리케이션을 다시 빌드해야 합니다.

```
ldd ApplicationPath
```

이 태스크 정보

태스크는 Linux C++ IBM MQ 애플리케이션을 다시 빌드하는 데 필요한 단계를 설명합니다. IBM MQ용 Linux 애플리케이션 빌드에 대한 자세한 지시사항은 [Linux에서 절차식 애플리케이션 빌드를 참조하십시오](#).

프로시저

1. 필요한 GCC 라이브러리가 올바르게 설치되었는지 확인하십시오.

다음 명령 중 하나를 실행하십시오.

- x86 Linux 시스템에서는 다음과 같이 32비트 라이브러리를 검사하십시오.

```
ls -l /usr/lib/libstdc++.so.6
```

- 그 외의 Linux 시스템에서는 64비트 라이브러리를 검사하십시오.

```
ls -l /usr/lib64/libstdc++.so.6
```

2. GCC 컴파일러가 최소한 버전 4.1.2 이상인지 확인하십시오.

다음 명령을 실행하여 GCC의 버전을 표시하십시오.

```
gcc -v
```

3. 애플리케이션을 다시 빌드하십시오.

Linux C++ 애플리케이션을 컴파일하고 링크하는 명령은 [32비트 애플리케이션 빌드](#) 및 [64비트 애플리케이션 빌드](#)에서 설명합니다.

다음에 수행할 작업

Linux C++ 애플리케이션을 배치할 때 동일한 GCC 런타임 라이브러리가 런타임 시스템에 올바르게 설치되어 있는지 확인하십시오.

Linux

Linux에서 MQ Telemetry 마이그레이션

Linux에서 MQ Telemetry의 기존 설치를 제품의 최신 버전으로 마이그레이션하려면 다음 지시사항에 따르십시오.

시작하기 전에

이 태스크를 시작하기 전에 먼저 기존 IBM MQ 설치를 백업하십시오. 이주하기 전에 MQ Telemetry 서비스 SYSTEM.MQXR.SERVICE 을 (를) 중지해야 합니다.

이 태스크 정보

텔레메트리 서버는 선택적 설치로 제품에 포함됩니다.

IBM WebSphere MQ 7.5의 경우, 클라이언트 소프트웨어 개발 키트 (텔레메트리 클라이언트) 도 선택적 설치에 포함됩니다. IBM MQ 8.0부터 클라이언트 SDK(Software Development Kit)는 더 이상 제품의 일부로 제공되지 않습니다. 대신 [IBM Messaging Telemetry Clients SupportPac](#)으로 SDK의 현재 버전을 사용할 수 있습니다.

MQ Telemetry 는 IBM MQ의 구성요소이므로 MQ Telemetry 는 기본 제품과 함께 설치되거나 기본 제품이 설치된 후에 설치될 수 있습니다. 이전 버전의 제품에서 업그레이드하는 경우 최신 버전의 클라이언트 SDK(Software Development Kit)를 다운로드하여 사용해야 합니다.

업그레이드를 완료한 후 Linux 시스템은 /var/mqm에 보관된 Telemetry 데이터를 보유하고 있습니다. 큐 관리자가 다시 시작되면, Telemetry 데이터는 이후 버전의 제품으로 마이그레이션됩니다.

프로시저

1. 마이그레이션 계획을 작성하십시오.

[130 페이지의 『UNIX 또는 Linux 의 최신 버전으로 IBM MQ 를 마이그레이션하기 위한 계획』](#)의 내용을 참조하십시오.

2. 큐 관리자를 최신 릴리스로 마이그레이션하십시오.

3. MQ Telemetry를 설치하십시오.

4. MQ Telemetry 설치에 성공했는지 확인하십시오. [MQ Telemetry 설치 확인](#)을 참조하십시오.

결과

메시지 AMQ4616은 태스크 완료를 나타냅니다. 기존 MQTT 채널과 이전 구독은 여전히 존재합니다.

관련 정보

[설치 중MQ Telemetry](#)

[MQ Telemetry 설치 확인](#)

[IBM MQ 탐색기를 사용한 MQ Telemetry 설치 확인](#)

IBM i IBM i에서 IBM MQ 마이그레이션

IBM i과(와) 연관된 IBM MQ 마이그레이션 태스크가 이 절에 그룹화되어 있습니다.

프로시저

- 마이그레이션 계획 작성에 대한 정보는 [157 페이지의 『IBM i에서 IBM MQ를 최신 버전으로 마이그레이션 계획』](#)의 내용을 참조하십시오.
- IBM MQ classes for JMS 및 IBM MQ classes for Java 클라이언트의 마이그레이션에 대한 정보는 [158 페이지의 『IBM i에서 IBM MQ classes for JMS 및 Java 클라이언트 마이그레이션』](#)의 내용을 참조하십시오.
- 이전 릴리스에서 큐 관리자 마이그레이션에 대한 정보는 [158 페이지의 『IBM i에서 큐 관리자를 나중 버전으로 마이그레이션』](#) 및 [169 페이지의 『IBM i에서 큐 관리자를 나중 버전으로 마이그레이션 - 대체 방법』](#)의 내용을 참조하십시오.
- IBM MQ 시스템 업그레이드에 대한 정보는 [172 페이지의 『IBM i에서 전체 IBM MQ 시스템 업그레이드』](#)의 내용을 참조하십시오.
- IBM MQ MQI client 설치 업그레이드에 대한 정보는 [172 페이지의 『IBM i에서 IBM MQ MQI client를 최신 버전으로 마이그레이션』](#)의 내용을 참조하십시오.
- 단일 인스턴스 큐 관리자를 다중 인스턴스 큐 관리자로 변환하는 데 대한 정보는 [173 페이지의 『IBM i에서 단일 인스턴스에서 다중 인스턴스 큐 관리자로 마이그레이션』](#)의 내용을 참조하십시오.
- 다중 인스턴스 큐 관리자를 단일 인스턴스 큐 관리자로 되돌리는 데 대한 정보는 [176 페이지의 『IBM i에서 단일 인스턴스 큐 관리자로 되돌리기』](#)의 내용을 참조하십시오.

관련 개념

[66 페이지의 『마이그레이션 개념 및 방법』](#)

제품의 한 릴리스에서 다른 릴리스로 마이그레이션하기 위한 다양한 개념 및 방법에 대한 개요입니다.

관련 태스크

130 페이지의 『[Migrating IBM MQ on UNIX and Linux](#)』

UNIX and Linux 플랫폼과 연관된 마이그레이션 태스크는 이 섹션에서 그룹화됩니다.

98 페이지의 『[Windows에서 IBM MQ 마이그레이션](#)』

Windows 플랫폼과 연관된 IBM MQ 마이그레이션 태스크는 이 절에서 그룹화됩니다.

177 페이지의 『[z/OS에서 IBM MQ 마이그레이션](#)』

z/OS와 연관된 마이그레이션 태스크는 이 섹션에서 그룹화됩니다.

관련 참조

64 페이지의 『[마이그레이션에 영향을 미치는 변경사항](#)』

IBM i

IBM i에서 IBM MQ를 최신 버전으로 마이그레이션 계획

IBM i에서 IBM MQ를 최신 버전으로 마이그레이션하기 전에 시스템 요구사항 정보 및 마이그레이션에 영향을 미칠 수 있는 변경사항에 대한 정보를 검토한 후 마이그레이션 계획을 작성하십시오.

시작하기 전에

마이그레이션 개념을 이해하지 못한 경우, 66 페이지의 『[마이그레이션 개념 및 방법](#)』의 내용을 참조하십시오.

IBM WebSphere MQ 7.0.1에서 IBM MQ 9.0 로 마이그레이션하는 경우, 먼저 임시 버전으로 마이그레이션해야 합니다. [마이그레이션 경로](#)의 내용을 참조하십시오.

이 태스크 정보

마이그레이션 계획을 세우려면 안내서대로 다음 단계에 따르십시오.

프로시저

1. 제품의 나중 버전에 대한 IBM MQ 시스템 요구사항을 검토하십시오.

[IBM MQ에 대한 시스템 요구사항](#)의 내용을 참조하십시오.

2. 동일한 서버에서 이전 버전과 제품의 최신 버전을 실행할지 여부를 결정하십시오.
3. 적용되는 IBM MQ의 모든 변경사항을 검토하십시오.

64 페이지의 『[마이그레이션에 영향을 미치는 변경사항](#)』의 내용을 참조하십시오.

4. 성능 변경사항을 검토하십시오.

[IBM MQ 제품군 - 성능 보고서](#)를 참조하십시오.

5. IBM MQ의 최신 버전에 대한 readme 파일을 검토하십시오.

[IBM MQ, WebSphere MQ, and MQSeries product readmes](#)의 내용을 참조하십시오.

6. 큐 관리자 마이그레이션의 순서와 시간을 계획하십시오.

- 큐 관리자가 큐 관리자 클러스터의 구성원인 경우 먼저 전체 저장소인 큐 관리자를 마이그레이션해야 합니다.

- 큐 관리자가 고가용성 클러스터의 구성원인 경우 중단 시간을 최소화하고 가용성을 극대화할 수 있는 마이그레이션 계획을 세우십시오. 자세한 정보는 211 페이지의 『[고가용성 구성의 큐 관리자 마이그레이션](#)』의 내용을 참조하십시오.

7. 큐 관리자를 나중 버전으로 마이그레이션할 계획을 세우십시오.

[IBM i - 최신 릴리스로 큐 관리자 마이그레이션 또는 최신 릴리스로 큐 관리자 마이그레이션\(대체 방법\)](#)을 참조하십시오.

큐 관리자 데이터 백업은 큐 관리자 마이그레이션 태스크의 일부입니다. 대체 방법은 새 서버를 설치하고 구성한 다음 새 서버의 새 큐 관리자로 최신 버전을 테스트하는 것입니다. 최신 버전에서 프로덕션을 시작할 준비가 되면 큐 관리자 구성 및 데이터를 새 서버에 복사하십시오.

- 작성한 수동 프로시저 또는 자동화된 프로시저를 메시지 및 코드 변경사항으로 업데이트하는 계획을 세우십시오.
- 나중 버전에서 큐 관리자를 프로덕션에 넣기 전에 수행할 회귀 테스트를 결정하십시오. 회귀 테스트에서 이전 단계에서 식별한 프로시저 및 애플리케이션을 포함하십시오.
- IBM MQ MQI client 설치를 최신 버전으로 마이그레이션하도록 계획하십시오.
- 최신 버전에서 클라이언트 및 서버 애플리케이션을 마이그레이션하여 새 기능을 사용하도록 계획하십시오.

IBM i IBM i에서 IBM MQ classes for JMS 및 Java 클라이언트 마이그레이션

IBM MQ Java SupportPac MA88이 설치되어 있는 경우 먼저 이를 설치 제거해야 합니다.

시작하기 전에

SupportPac MQ88이 설치됩니다.

최신 버전의 IBM MQ classes for Java 설치를 계속하려는 경우, 설치에 실패하며 이전 클라이언트 설치 제거 요청 경고가 표시됩니다. 이 태스크의 단계를 수행하여 IBM MQ classes for Java 및 IBM MQ classes for JMS를 설치 제거해야 합니다.

이전 버전의 IBM MQ classes for Java가 설치됩니다.

최신 버전의 IBM MQ classes for Java 설치 시 이전 버전이 자동으로 설치 제거됩니다. 이 태스크의 단계를 따르지 마십시오.

이 태스크 정보

이 태스크의 단계는 IBM MQ classes for JMS 및 Java를 설치 제거합니다.

프로시저

이전 버전의 IBM MQ Java 클라이언트를 설치 제거하려면 다음을 수행하십시오.

- 다음 명령을 실행하여 QMQMJAVA 라이브러리와 /QIBM/ProdData/mqm/java 디렉토리를 삭제하십시오.

```
DLTLICPGM LICPGM(5648C60) OPTION(*ALL)
```

- 이전 단계에서 IFS 디렉토리 /QIBM/ProdData/mqm/java 및 서브디렉토리가 삭제되지 않은 경우 **EDTF** 명령을 사용하십시오. 예를 들어 다음과 같습니다.

```
EDTF STMF('/QIBM/ProdData/mqm')
```

java 디렉토리에 대해 옵션 9를 선택하십시오.

IBM i IBM i에서 큐 관리자를 나중 버전으로 마이그레이션

큐 관리자를 이전 릴리스에서 나중 릴리스로 마이그레이션하려면 다음 지시사항에 따르십시오.

시작하기 전에

병행 설치를 수행하기로 결정한 경우, 먼저 새 서버를 준비하고 필수 소프트웨어를 설치해야 합니다.

- 마이그레이션 계획을 작성하십시오. 계획 태스크([최신 버전으로 마이그레이션 계획](#))를 안내서로 사용하십시오.
- 최신 릴리스의 제품에 대한 IBM MQ 시스템 요구사항을 검토하십시오. [IBM MQ에 대한 시스템 요구사항의 내용](#)을 참조하십시오.
- 기타 설치된 SupportPac이 최신 릴리스의 IBM MQ에 적용되는지 검토하십시오.

이 태스크 정보

다음은 다양한 유형의 마이그레이션입니다.

- 마이그레이션이 동일한 시스템에서 수행되고, 선택적으로 하드웨어 업그레이드도 수행됩니다. 이 마이그레이션을 슬립 설치라고 합니다. IBM i에서 나중 버전을 설치하기 전에 이전 버전의 제품을 설치 제거하는 것은 선택적입니다.
- 마이그레이션이 다른 시스템에서 수행됩니다. 이 마이그레이션을 병행 설치라고 합니다.

병행 설치는 큐 관리자를 인터럽트하지 않고 먼저 새 환경을 준비할 수 있는 옵션을 제공합니다. 마이그레이션이 성공하지 못한 경우 이전 릴리스 설치를 사용하도록 되돌리는 제한된 옵션도 제공합니다. 나중 버전에서 큐 관리자 데이터를 복원할 수 없으므로 제한됩니다. 이전 릴리스에서 큐 관리자를 중지시킨 위치에서 큐 관리자 데이터의 처리를 재시작해야 합니다.

시스템에 Advanced Message Security를 추가하려면 제품을 설치할 때 옵션 (2)를 선택해야 합니다. 자세한 정보는 IBM i에 [Advanced Message Security 설치](#)를 참조하십시오.

관련 태스크

131 페이지의 『UNIX 및 Linux에서 큐 관리자 마이그레이션』

이 절에서는 큐 관리자를 나중 버전의 제품으로 마이그레이션하는 프로시저와 큐 관리자를 이전 버전의 제품으로 복원하는 프로시저에 대해 자세히 설명합니다.

103 페이지의 『Windows에서 큐 관리자 마이그레이션』

이 절에서는 큐 관리자를 나중 버전의 제품으로 마이그레이션하는 프로시저와 큐 관리자를 이전 버전의 제품으로 복원하는 프로시저에 대해 자세히 설명합니다.

177 페이지의 『z/OS에서 IBM MQ 마이그레이션』

z/OS와 연관된 마이그레이션 태스크는 이 섹션에서 그룹화됩니다.

IBM i IBM i의 설치 메소드

IBM MQ for IBM i 업그레이드를 위해 슬립 설치 또는 병행 설치를 선택하십시오.

이 태스크 정보

슬립 설치는 이전 버전이 설치된 컴퓨터에서 IBM MQ for IBM i를 업그레이드합니다.

병행 설치는 다른 컴퓨터에서 IBM MQ for IBM i를 업그레이드합니다. 큐 관리자를 시작하기 전에 저장해야 합니다.

업그레이드를 수행하려면 다음 태스크의 단계를 수행하십시오.

슬립 설치를 위해 167 페이지의 『IBM i에서 IBM MQ 업그레이드 후 큐 관리자 복원』에 설명된 조치를 수행하지 않는 점만 제외하고는 두 가지 업그레이드 양식에 대한 단계가 동일합니다.

IBM i IBM i에서 IBM MQ 활동 종료

IBM MQ 애플리케이션 및 연결을 종료하고 인다우트(in-doubt) 메시지 또는 원하지 않는 메시지를 제거하십시오.

이 태스크 정보

슬립 설치 또는 병행 설치를 수행하기 전에 다음 프로시저를 수행하십시오.

프로시저

1. *ALLOBJ 특수 권한을 갖는 사용자 프로파일로 시스템에 사인 온하십시오(예: QSECOFR).
2. 기존 버전의 IBM MQ를 사용 중인 모든 애플리케이션을 중지시키십시오.
큐 관리자를 사용하여 애플리케이션을 식별하려면 WRKMQM 명령(옵션 22, 큐 관리자 작업에 대한 작업)을 사용하여 애플리케이션을 찾으십시오. AMQ* 또는 RUN*으로 시작하는 작업은 무시하고 애플리케이션 작업 이름에 초점을 맞추십시오.
3. 시스템의 모든 큐 관리자에 대한 채널을 모두 종료하십시오. 이를 수행하려면, WRKMQMCHL 명령을 사용하여 옵션 15를 선택하십시오.
4. 각 큐 관리자에서 명령 서버를 종료하십시오. 이를 수행하려면 다음 명령을 입력하십시오.

```
ENDMQMCSVR MQMNAME( QMGRNAME ) OPTION(*IMMED)
```

여기서 *QMGRNAME*은 큐 관리자의 이름입니다.

- 해당 큐에서 원하지 않는 메시지를 제거하십시오.
- 송신자 또는 서버 채널이 보관하는 인다우트(in-doubt) 메시지를 해석하십시오. 이를 수행하려면, *WRKMQMCHST* 명령을 사용하여 옵션 17을 선택하십시오.
- 각 큐 관리자에서 마지막 매체 복원 체크포인트를 저장하십시오. 이를 수행하려면 다음 명령을 입력하십시오.

```
RCDMQMIMG OBJ(*ALL) OBJTYPE(*ALL) MQMNAME( QMGRNAME ) DSPJRNDTA(*YES)
```

IBM i IBM MQ에서 IBM MQ 일시정지

모든 큐 관리자를 정지시키십시오. 모든 큐 관리자를 강제 종료해야 하는 경우 공유 메모리를 정리하고 QMQM 서브시스템의 모든 작업을 종료하십시오.

이 태스크 정보

IBM MQ의 순차적 종료를 정지 중이라고 합니다. 새 버전으로 업그레이드하려면 IBM MQ를 일시정지해야 합니다.

프로시저

큐 관리자 정지 준비:

- IBM MQ 오브젝트에 액세스하지 않은 상태로 새 대화식 IBM i 세션에 사인온하십시오.
- 다음 권한이 있는지 확인하십시오.
 - QMQM 라이브러리에 대한 오브젝트 관리 권한 또는 *ALLOBJ 권한
 - ENDSBS 명령을 사용하기에 충분한 권한
- IBM MQ를 중지시킬 것임을 모든 사용자에게 알리십시오.
- 다음 명령을 입력하여 mqweb 서버를 중지하십시오.

```
ENDMQWEB
```

모든 큐 관리자 정지:

- 다음과 같이 ENDMQM 명령을 실행한다.

```
ENDMQM MQMNAME(*ALL) OPTION(*CNTRLD) ENDCCTJOB(*YES) RCDMQMIMG(*YES)  
TIMEOUT( 15 )
```

여기서 15는 시간 종료 값(초 단위)입니다.

ENDMQM 명령이 적당한 기간 내에 완료되지 않은 경우 (적어도 10분), WRKMQM 명령을 실행한다. 이 명령은 여전히 종료 중인 큐 관리자를 식별합니다. 그런 다음, 다음 명령을 실행하여 각각을 중지하도록 강제 실행하십시오.

```
ENDMQM MQMNAME( QMGRNAME ) OPTION(*IMMED)
```

여기서 *QMGRNAME*은 큐 관리자의 이름입니다.

다음 명령을 실행하여 공유 메모리의 정리를 완료하십시오.

```
ENDMQM MQMNAME(*ALL) OPTION(*IMMED) ENDCCTJOB(*YES) RCDMQMIMG(*NO)  
TIMEOUT( 15 )
```

이전 단계의 명령이 완료되지 않으면 서브시스템을 즉시 종료하십시오.

- 다음 명령을 실행하십시오.

```
ENDSBS SBS(QMQM) OPTION(*IMMED)
```

이전 단계의 명령도 완료되지 않은 경우 운영 체제 명령 **ENDJob**을 사용하여 서브시스템 **QMQM**의 모든 작업을 종료하십시오.

참고: IBM MQ를 시작하기 전에 시스템에서 IPL을 수행하지 않으려면 ENDJOBABN을 사용하지 마십시오. ENDJOBABN을 사용하여 IBM MQ 작업을 종료하면 세마포어가 손상되어 큐 관리자 시작을 방해할 수 있습니다.

7. QMGR을 수동으로 종료해야 하는 경우에는 다음과 같은 순서로 작업을 종료한다. AMQA* 또는 AMQZ* 작업을 정리하는 데는 몇 분의 시간을 대기하십시오.

- a. RUNMQLSR - TCP 리스너(다중 스레드)
- b. AMQCLMAA - TCP 리스너(단일 스레드)
- c. AMQRMPPA - 채널 프로세스 풀링 작업
- d. RUNMQCHI - 채널 시작기
- e. AMQCRSTA - 수신 MCA 작업
- f. RUNMQCHL - 송신 MCA 작업
- g. AMQCRS6B - LU62 수신자 채널
- h. AMQPCSEA - 명령 서버
- i. RUNMQTRM - 애플리케이션 트리거 모니터
- j. RUNMQDLQ - 데드-레터 큐 핸들러
- k. AMQFCXBA - IBM Integration Bus 작업 프로그램 작업
- l. AMQFPUB - 큐에 있는 발행/구독 디먼
- m. RUNMQBRK - IBM Integration Bus 제어 작업
- n. AMQZMUC0('0'은 영(0)임) - 유틸리티 관리자
- o. AMQZMUF0('0'은 영(0)임) - 유틸리티 관리자
- p. AMQZMUR0('0'은 영(0)임) - 유틸리티 관리자
- q. AMQZMGR0('0'은 영(0)임) - 프로세스 컨트롤러
- r. AMQRRMFA - 클러스터 저장소 관리자
- s. AMQZDMAA - 지연 메시지 관리자
- t. AMQZFUMA - 오브젝트 권한 관리자
- u. AMQZLSA0('0'은 영(0)임) - LQM 에이전트
- v. AMQZLAA0('0'은 영(0)임) - LQM 에이전트
- w. AMQZXMA0('0'은 영(0)임) - 실행 컨트롤러

8. 다음 명령을 실행하십시오.

```
ENDMQM MQMNAME( QMGRNAME ) OPTION(*IMMED)
```

9. 다음 명령을 실행하십시오.

```
ENDMQM MQMNAME(*ALL) OPTION(*CNTRLD) ENDCCTJOB(*YES) RCDMQMIMG(*NO)  
TIMEOUT( 05 )
```

여기서 05는 시간 종료 값(초)입니다.

10. 공유 메모리를 수동으로 정리하십시오.

다음 명령을 실행하십시오.

```
EDTF '/QIBM/UserData/mqm/qmgrs'
```

CipherSpec 사용 순서는 다음과 같습니다.

- a. **&SYSTEM**에 대해 옵션 5를 선택하고 `isem`, `esem`, `msem`, `ssem`, 및 `shmem` 디렉토리가 비어 있는지 확인하십시오.
- b. **QMGRNAME**에 대해 옵션 5를 선택하고 다음 디렉토리가 비어 있는지 확인하십시오. - `isem`, `esem`, `msem`, `ssem`, 및 `shmem`.
- c. QMGRNAME 디렉토리에서 **&ipcc**의 옵션 5를 선택하고 다음 디렉토리가 비어 있는지 확인하십시오. - `isem`, `esem`, `msem`, `ssem`, 및 `shmem`.
- d. QMGRNAME 디렉토리에서 **&qmpersist**의 옵션 5를 선택하고 다음 디렉토리가 비어 있는지 확인하십시오. - `isem`, `esem`, `msem`, `ssem`, 및 `shmem`.
- e. **&app**에 대해 옵션 5를 선택하고 `isem`, `esem`, `msem`, `ssem`, 및 `shmem` 디렉토리가 비어 있는지 확인하십시오.

IBM i IBM i에서 IBM MQ 데이터 저장

원하지 않는 FDC, 추적 및 JOB 파일을 제거한 후에 IBM MQ 데이터를 저장하십시오.

시작하기 전에

인다우트(in-doubt) 메시지 및 원하지 않는 메시지를 제거하는 작업을 완료하고 IBM MQ를 일시정지해야 합니다.

이 태스크 정보

프로시저

1. 시스템에 있는 각 큐 관리자 라이브러리에 대해 저장 파일을 작성하십시오. 이를 수행하려면 다음 명령을 실행하십시오.

```
CRTSAVF FILE(QGPL/ queue_manager_library )
```

여기서 `queue_manager_library` 이름은 QM으로 시작하는 큐 관리자의 이름으로 구성됩니다.

2. 큐 관리자 라이브러리를 저장 파일에 저장하십시오. 이를 수행하려면 다음 명령을 실행하십시오.

```
SAVLIB LIB( queue_manager_library ) DEV(*SAVF)  
SAVF(QGPL/ queue_manager_library )
```

3. 디렉토리에서 필요 없는 FDC 데이터를 모두 제거하십시오.

```
QIBM/UserData/mqm/errors
```

4. 다음 명령을 사용하여 이전 FDC 파일을 제거하십시오.

```
RMVLNK OBJLNK('/QIBM/UserData/mqm/errors/*.FDC')
```

이 명령은 IFS에서 확장자가 'FDC'인 파일을 모두 정리합니다.

5. 다음 명령을 사용하여 이전 JOB 파일을 제거하십시오.

```
RMVLNK OBJLNK('/QIBM/UserData/mqm/errors/*.JOB')
```

이 명령은 IFS에서 확장자가 'JOB'인 모든 파일을 정리합니다.

6. 디렉토리에서 원하지 않는 모든 추적 데이터를 제거하거나 전체 디렉토리를 제거하십시오.


```
QIBM/UserData/mqm/trace
```

7. 다음 명령을 사용하여 추적 파일을 모두 제거하십시오.

```
RMVLNK OBJLNK('/qibm/userdata/mqm/trace/*')
```

8. IBM MQ IFS 데이터에 대한 저장 파일을 작성하십시오. 이를 수행하려면 다음 명령을 실행하십시오.

```
CRTSAVF FILE(QGPL/QMUSERDATA)
```

9. 다음 명령을 사용하여 IBM MQ IFS 데이터를 저장하십시오.

```
SAV DEV('/QSYS.LIB/QGPL.LIB/QMUSERDATA.FILE') OBJ('/QIBM/UserData/mqm')
```

10. 새 시스템에서 IBM MQ를 실행하려는 경우, 저장 파일을 새 시스템으로 전송하십시오.

IBM i IBM i에 IBM MQ 서버 설치

IBM MQ 서버를 해당 기본 언어로 설치하십시오.

시작하기 전에

설치 계획을 완료하고 설치 디스크를 준비했으며 시스템 값을 설정했습니다([시스템 값 설정 참조](#)).

이 태스크 정보

IBM MQ 서버를 설치하고 오브젝트 변환을 강제 실행하십시오. 오브젝트 변환은 이전 버전에서 새 버전으로 오브젝트를 마이그레이션합니다. 오브젝트를 처음 사용할 때가 아니라 지금 바로 오브젝트 변환을 수행하면 업그레이드된 제품을 처음 사용할 때 속도가 느려지는 것을 방지할 수 있습니다.

라이선스 사전 동의에 대한 선택적 단계를 수행하면, 사용자 입력 없이 **RSTLICPGM** 명령이 실행됩니다. 그렇지 않으면, 동의를 요구하는 라이선스 계약 화면이 표시됩니다. [라이선스 요구사항](#)을 참조하십시오.

프로시저

1. *ALLOBJ 특수 권한이 있는 사용자 프로파일(예: QSECOFR)로 시스템에 사인 온하십시오.
2. 다음 명령을 실행하여 선택적으로 사전 동의 라이선스 조건을 승인하십시오.

```
CALL PGM (QSYS/QLPACAGR) PARM ('5724H72' 'V9ROM0' '0000' 0)
```

여기서 **PARM** 매개변수는 다음과 같습니다.

5724H72

IBM i의 제품 ID입니다.

V9ROM0

버전, 릴리스, 수정 레벨입니다.

0000

*BASE IBM MQ 제품 옵션에 대한 옵션 번호입니다.

0

사용하지 않는 오류 구조입니다.

3. IBM MQ for IBM i, 기본 제품 및 기본 언어를 설치하십시오.

```
RSTLICPGM LICPGM (5724H72) DEV (installation device) OPTION (*BASE) OUTPUT (*PRINT)
```

여기서 RSTLICPGM 매개변수는 다음과 같습니다.

LICPGM (5724H72)

IBM i의 제품 ID입니다.

DEV(*installation device*)

제품을 로드할 디바이스로 일반적으로 광 드라이브입니다(예: OPT01).

OPTION (*BASE)

기본 IBM MQ for IBM i 제품을 설치하십시오.

지정되지 않은 매개변수

지정되지 않은 매개변수 (예: **RSTOBJ** (*ALL)) 가 기본값으로 되돌립니다. 해당 명령은 사용자 시스템의 기본 언어로 IBM MQ와 언어 파일을 모두 설치합니다. 추가 언어 설치에 대해서는 [자국어 버전 설치](#)를 참조하십시오.

다음에 수행할 작업

실행된 PTF(Program Temporary Fixes)를 설치하십시오.

IBM i IBM i에 샘플 설치

IBM MQ 샘플 설치

시작하기 전에

이전에 샘플을 설치하지 않은 경우 *ALLOBJ 특수 권한이 있는 사용자 프로파일(예: QSECOFR)로 시스템에 사인 온하십시오.

이 태스크 정보

샘플을 설치하십시오.

라이선스 사전 동의에 대한 선택적 단계를 수행하면, 사용자 입력 없이 **RSTLICPGM** 명령이 실행됩니다. 그렇지 않으면, 동의를 요구하는 라이선스 계약 화면이 표시됩니다. [라이선스 요구사항](#)을 참조하십시오.

프로시저

1. 다음 명령을 실행하여 선택적으로 사전 동의 라이선스 조건을 승인하십시오.

```
CALL PGM (QSYS/QLPACAGR) PARM ('5724H72' 'V9R0M0' '0001' 0)
```

여기서 **PARM** 매개변수는 다음과 같습니다.

5724H72

IBM i의 제품 ID입니다.

V9R0M0

버전, 릴리스, 수정 레벨입니다.

0001

샘플의 옵션 번호입니다.

0

사용하지 않는 오류 구조입니다.

2. 다음 명령을 사용하여 샘플을 설치하십시오.

```
RSTLICPGM LICPGM (5724H72) DEV (installation device) OPTION (1) OUTPUT (*PRINT)
```

여기서 RSTLICPGM 매개변수는 다음과 같습니다.

LICPGM (5724H72)

IBM i의 제품 ID입니다.

DEV(*installation device*)

제품을 로드할 디바이스로 일반적으로 광 드라이브입니다(예: OPT01).

OPTION (1)

IBM i용 샘플을 설치하십시오.

OUTPUT (*PRINT

작업의 스포링 출력을 사용하여 출력이 인쇄됩니다.

IBM i IBM i에 자국어 버전 설치

자국어를 선택하여 자국어 버전의 IBM MQ를 설치하십시오.

이 태스크 정보

다음 언어 버전은 IBM i에서 사용할 수 있습니다.

표 12. IBM MQ for IBM i의 자국어 버전

언어 ID	언어
2909	벨기에 영어
2966	벨기에 프랑스어 MNCS(다국가 문자 세트)
2981	캐나다 프랑스어 MNCS
2975	체코어
2950	영어 대문자
2924	영어 대문자 및 소문자
2984	미국 영어 DBCS
2938	미국 영어 대문자 DBCS
2928	프랑스어
2940	프랑스어 MNCS
2929	독일어
2939	독일어 MNCS
2976	헝가리어
2932	이탈리아어
2942	이탈리아어 MNCS
2962	일본어
2986	한국어
2978	폴란드어
2979	러시아어
2989	중국어
2931	스페인어

IBM MQ for IBM i는 시스템의 기본 언어로 설치됩니다.

165 페이지의 표 12에 있는 언어로 제품의 추가 버전을 설치할 수 있습니다. 이를 수행하려면, 다음 단계를 따르십시오.

프로시저

1. 특수 권한 *ALLOBJ를 가진 사용자 프로파일로 시스템에 사인 온하십시오.

2. 적절한 언어 ID를 지정하여 다음 명령을 실행하십시오.

```
RSTLICPGM LICPGM(5724H72) DEV( installation device ) RSTOBJ(*LNG) LNG( language ID )
```

그러면 해당 언어의 관련 QSYS 라이브러리에 명령, 메시지 파일 및 패널 그룹이 설치됩니다. 예를 들어, 프랑스어에 대해서는 QSYS2928 라이브러리가 사용됩니다. 이 QSYS29nn 라이브러리가 없으면, RSTLICPGM 명령으로 작성됩니다.

결과

참고:

1. 일본어 버전의 IBM MQ for IBM i를 실행하려면, IBM MQ가 소문자 영어를 사용하므로 작업의 CCSID가 930(5026)이 아니라 939(5035)여야 합니다.
2. 기본 언어가 CD에 없는 시스템에 IBM MQ for IBM i를 설치할 경우, 설치 프로그램에서 해당 언어의 제품이 들어 있는 CD를 로드하도록 표시합니다. 그러나 제품 CD가 하나만 있는 경우, IBM MQ 제품이 해당 언어로 변환되지 않습니다. 이 문제를 해결하려면 다음과 같이 진행하십시오.
 - 제품을 제공된 언어 중 하나로 설치한 후 해당 QSYS29nn 라이브러리를 시스템 라이브러리 목록에 추가하십시오(예: CHGSYSLIBL 명령 사용). 동시에 라이브러리 목록에서 상위 라이브러리에 IBM MQ *CMD, *MENU 또는 *MSGF 오브젝트가 없는지 확인하십시오. 이 오브젝트 중 일부가 있는 경우, 이는 IBM MQ의 이전 버전을 나타내므로 삭제하거나, 제품이 제공된 언어 중 둘 이상의 언어로 설치된 것이므로 시스템 라이브러리 목록을 재정렬하십시오.

IBM i IBM i에서 설치 확인

올바르게 설치되었는지 확인하는 방법입니다.

프로시저

1. 제품을 올바르게 로드했는지 확인하려면 소프트웨어 자원 표시(DSPSFWRSC) 명령을 실행하고 라이선스가 있는 프로그램 5724H72가 나열되어 있는지 확인하십시오. 기본 샘플 및 선택적 샘플을 설치한 경우, 다음과 같이 표시됩니다.

```
Resource
ID      Option Feature Description
5724H72 *BASE 5050 IBM MQ for IBM i
5724H72 *BASE 2924 IBM MQ for IBM i
5724H72 1    5050 IBM MQ for IBM i - Samples
```

2. 소프트웨어 자원 표시 화면을 보는 중 F11을 누르면 설치된 제품의 버전 번호 및 라이브러리가 나타납니다.

```
Resource          Feature
ID      Option Feature Type Library Release
5724H72 *BASE 5050 *CODE QMQM V9R0M0
5724H72 *BASE 2924 *LNG  QMQM V9R0M0
5724H72 1    5050 *CODE QMQMSAMP V9R0M0
```

3. 추가 언어 버전을 설치한 경우, 해당 버전에 대해 다음과 같은 항목도 나타납니다. 예를 들어, 언어 ID가 2928인 프랑스어 버전을 설치한 경우에는 다음과 같이 나타납니다.

a)

```
Resource
ID      Option Feature Description
5724H72 *BASE 2928 IBM MQ for IBM i
```

b) 그리고 F11을 누르면 다음과 같은 화면이 표시됩니다.

```
Resource          Feature
ID      Option Feature Type Library Release
5724H72 *BASE 2928 *LNG  QSYS2928 V9R0M0
```

4. DSPMQMVER 명령을 사용하여 설치된 정확한 버전을 확인하십시오. 예를 들어, V9R0M0의 경우에는 다음이 보고됩니다.

IBM i IBM i에서 업그레이드 확인

설치를 확인한 후에 IBM MQ 서브시스템을 시작하고 큐 관리자를 확인한 후 매체 복원 체크포인트를 업데이트하십시오.

이 태스크 정보

최신 버전의 IBM MQ for IBM i로 마이그레이션했는지 확인하려면 다음을 수행하십시오.

프로시저

1. QMQMADM을 사용자 프로파일의 1차 또는 2차 그룹 프로파일로 만드십시오. 이를 수행하려면 다음 명령 중 하나를 실행하십시오.

```
CHGUSRPRF USRPRF( YOUR PROFILE ) GRPPRF(QMQMADM)
CHGUSRPRF USRPRF( YOUR PROFILE ) SUPGRPPRF(QMQMADM)
```

2. 다음 명령을 사용하여 IBM MQ 서브시스템을 시작하십시오.

```
STRSBS SBS(D(QMQM/QMQM))
```

(이미 실행 중인 경우, 무시할 수 있는 오류 메시지 CPF1010이 표시됩니다.)

3. 다음 명령을 실행하여 큐 관리자를 액세스할 수 있는지 점검하십시오.

```
WRKMQM
```

각 큐 관리자에 대해 옵션 14를 사용하여 시작하십시오.

해당 속성을 점검하기 위해 각각의 큐 관리자에 대해 옵션 5를 사용하십시오.

4. 다른 옵션을 사용하여 큐 관리자 오브젝트를 검사할 수 있습니다. 예를 들어, 옵션 18을 사용하여 큐를 검사하고, 옵션 20을 사용하여 채널을 검사하십시오.
5. 다음 명령을 사용하여 새 매체 복원 체크포인트를 선택하십시오.

```
RCDMQMIMG OBJ(*ALL) OBJTYPE(*ALL) MQMNAME( QMGRNAME ) DSPJRNTA(*YES)
```

여기서 *QMGRNAME*은 큐 관리자의 이름입니다.

IBM i IBM i에서 IBM MQ 업그레이드 후 큐 관리자 복원

업그레이드한 서버에서 저장된 큐 관리자를 복원하여 병행 업그레이드를 완료하십시오.

시작하기 전에

참고: 병행 업그레이드를 수행 중인 경우에만 이 태스크를 수행하십시오.

큐 관리자 데이터를 저장했는지 확인하고(159 페이지의 『IBM i에서 IBM MQ 활동 종료』 참조) 업그레이드를 설치한 후 확인하십시오.

이 태스크 정보

큐 관리자 데이터, 저널 수신자를 업그레이드한 서버에 전송하십시오.

프로시저

1. 다음 명령을 사용하여 각 큐 관리자의 큐 관리자 라이브러리를 복원하십시오.

```
RSTLIB SAVLIB( queue_manager_library ) DEV(*SAVF) (*PRINT)
SAVF(QGPL/ queue_manager_library )
```

여기서 *queue_manager_library* 이름은 QM으로 시작하는 큐 관리자의 이름으로 구성됩니다.

2. 다음 명령을 사용하여 IBM MQ IFS 데이터를 복원하십시오.

```
RST DEV('/QSYS.LIB/QGPL.LIB/QMUSERDATA.FILE') OBJ('/QIBM/UserData/mqm') (*PRINT)
```

3. 저널 수신자를 연관시키려면 PF4를 누르고 옵션 9를 선택하여 각 큐 관리자 라이브러리의 AMQAJRN 저널에서 WRKJRN 명령을 실행하십시오.
4. 작업 관리 환경, 작업 설명 및 풀을 설정하려면 [IBM i 관리](#)의 자세한 내용을 참조하십시오. 그렇지 않으면 기본 설정을 사용하십시오.

IBM i IBM MQ for IBM i에서 업그레이드 이후

IBM MQ for IBM i를 업그레이드한 후 수행할 태스크입니다.

이 태스크 정보

업그레이드가 완전하게 성공했는지 확인하십시오.

프로시저

QGPL의 저장 파일에 저장된 데이터를 삭제하십시오. 해당 데이터는 162 페이지의 『[IBM i에서 IBM MQ 데이터 저장](#)』에 저장되어 있습니다.

IBM i IBM i에 대한 설치 후 태스크

IBM MQ for IBM i를 설치한 후에 이를 사용하기 전에 수행할 태스크입니다.

이 태스크 정보

시스템에 IBM MQ for IBM i를 올바르게 설치한 경우:

프로시저

1. IBM i용 최신 제품 정보는 [IBM MQ의 시스템 요구사항](#)을 참조하십시오.
2. 모든 수정팩을 설치하고 적용하려면 51 페이지의 『[IBM i에서 유지보수 레벨 업데이트 적용](#)』의 내용을 참조하십시오.
3. 둘 이상의 시스템이 있고 OS/400 또는 IBM i 및 IBM MQ의 릴리스가 혼합되어 있는 경우, CL 프로그램 컴파일 시 주의하여 수행해야 합니다. 이러한 릴리스를 실행할 시스템에서 CL 프로그램을 컴파일하거나 OS/400 또는 IBM i 및 IBM MQ의 릴리스가 동일하게 결합된 시스템에서 CL 프로그램을 컴파일해야 합니다. 후속 버전의 IBM MQ를 설치할 때, QSYS/DLTCMD 명령을 사용하여 QSYSVvRrMm 라이브러리의 이전 릴리스에서 IBM MQ 명령을 모두 삭제하십시오.
4. 전에 사용자 시스템에 IBM MQ를 설치하지 않은 경우, 사용자 프로파일을 QMQMADM 그룹 프로파일에 추가해야 합니다. CHGUSRPRF 명령을 사용하여 QMQMADM 그룹 프로파일의 큐 관리자 구성원을 작성하고 관리하는데 사용할 모든 사용자 프로파일을 만드십시오.
 - a) 다음 명령을 실행하여 IBM MQ 서브시스템을 시작하십시오.

```
STRSBS SBS(D(QMQM/QMQM))
```


참고: 서브시스템은 시스템 IPL 후에 시작해야 하므로 시스템 시작 프로세스의 일부로 시작되도록 선택할 수 있습니다.

5. 시스템 기본 오브젝트를 작성하십시오. CRTMQM 명령을 실행하여 큐 관리자를 작성할 때 시스템 기본 오브젝트가 자동으로 작성됩니다. 예를 들어, CRTMQM MQMNAME(QMGRNAME) ASP(*SYSTEM)입니다. 이런 오브젝트는 STRMQM 명령을 사용하여 업데이트할 수 있습니다(경고: 이 명령은 기존 기본 오브젝트를 대체함). 예를 들어, STRMQM MQMNAME(QMGRNAME) RDEFSYS(*YES)입니다. 이 명령 사용에 대한 정보는 화면 도움말을 참조하십시오.

참고: 명령 STRMQM MQMNAME(QMGRNAME) RDEFSYS(*YES):

- 명령은 오브젝트를 다시 작성하지 않으며 모든 SYSTEM.*의 CRTxxxx REPLACE(*YES)를 수행한다. 오브젝트,
- 이것은 오브젝트의 매개변수를 새로 고쳐서 기본값으로 돌아가는 것을 의미합니다. 예를 들어, 이전에 SYSTEM.DEFAULT.LOCAL.QUEUE 오브젝트에서 TRGENBL을 *YES로 변경한 경우 이 명령이 실행되면 TRGENBL(*NO)로 다시 변경됩니다.
- 큐는 실제로 삭제되지 않으므로, 메시지가 큐에 있으면 변경되지 않습니다.
- 이 명령이 실행되면 SYSTEM.AUTH.DATA.QUEUE의 콘텐츠는 변경되지 않습니다.
- 이 큐(또는 다른 중요한 큐)의 콘텐츠가 손상된 경우, 해당 콘텐츠를 수동으로 삭제하고 백업 데이터에서 복구하거나 새로 작성해야 합니다.

결과

이제 IBM MQ for IBM i 사용을 시작할 준비가 되었습니다.

참고: IBM MQ for IBM i를 설치하면 두 개의 사용자 프로파일이 작성됩니다.

- QMQM
- QMQMADM

이러한 두 오브젝트는 IBM MQ for IBM i를 올바르게 실행하는 데 필요합니다. 이 오브젝트를 변경하거나 삭제하지 마십시오. 변경하거나 삭제할 경우 IBM은 제품의 올바른 작동을 보장할 수 없습니다.

IBM MQ 및 데이터를 설치 제거하는 경우, 이 프로파일이 삭제됩니다. IBM MQ 만을 설치 제거하는 경우, 이 프로파일이 보유됩니다.

IBM i

IBM i에서 큐 관리자를 나중 버전으로 마이그레이션 - 대체 방법

큐 관리자를 이전 버전에서 나중 버전으로 마이그레이션하는 대체 방법입니다.

시작하기 전에

1. 최신 버전의 제품에 대한 IBM MQ 시스템 요구사항을 검토하십시오. [IBM MQ에 대한 시스템 요구사항의 내용](#)을 참조하십시오.
2. 설치된 다른 모든 SupportPac에서 나중 버전의 IBM MQ에 대한 적용성을 검토하십시오.

이 태스크 정보

이 양식의 마이그레이션에 대한 다양한 부분이 있습니다.

1. IBM MQ 제품 업그레이드 과정에서 다음 태스크를 수행하십시오.
 - a. [169 페이지의 『IBM i에서 IBM MQ 설치 준비』](#)
 - b. [170 페이지의 『IBM i에 IBM MQ 서버 설치』](#)
2. IBM MQ 제품 업그레이드 이후 다음 태스크를 수행하십시오.
 - a. [171 페이지의 『설치 후 태스크』](#)

IBM i

IBM i에서 IBM MQ 설치 준비

시스템 업그레이드를 준비하려면 다음 태스크를 수행하십시오.

프로시저

1. 다음 명령을 실행하여 IBM MQ 큐 관리자를 중지시키십시오.

```
ENDMQM MQMNAME(*ALL) OPTION(*IMMED) ENDCCTJOB(*YES) RCDQMIMG(*YES)
TIMEOUT(30)
```

이 명령을 발행하는 사용자 프로파일에 *ALLOBJ 권한이 있는지 확인하십시오.

2. 시스템에 있는 각 큐 관리자 라이브러리에 대해 저장 파일을 작성하십시오. 이를 수행하려면 다음 명령을 실행하십시오.

```
CRTSAVF FILE(QGPL/ queue_manager_library )
```

여기서 *queue_manager_library* 이름은 QM으로 시작하는 큐 관리자의 이름으로 구성됩니다.

3. 큐 관리자 라이브러리를 저장 파일에 저장하십시오. 이를 수행하려면 다음 명령을 실행하십시오.

```
SAVLIB LIB( queue_manager_library ) DEV(*SAVF)
SAVF(QGPL/ queue_manager_library )
```

4. IBM MQ IFS 데이터에 대한 저장 파일을 작성하십시오. 이를 수행하려면 다음 명령을 실행하십시오.

```
CRTSAVF FILE(QGPL/QMUSERDATA)
```

5. 다음 명령을 사용하여 IBM MQ IFS 데이터를 저장하십시오.

```
SAV DEV('/QSYS.LIB/QGPL.LIB/QMUSERDATA.FILE') OBJ('/QIBM/UserData/mqm')
```

6. 새 시스템에서 IBM MQ를 실행하려는 경우, 저장 파일을 새 시스템으로 전송하십시오.
7. 동일한 시스템에서 업그레이드가 필요한 경우에만 IBM MQ 제품을 업그레이드하기 전에 다음 명령을 발행하십시오.

- a) DLTMQM *QMGrName*
- b) ENDSBS SBS(QMQM) OPTION(*IMMED)
- c) WRKOBJLCK OBJ(QMQM) OBJTYPE(*LIB)

시스템에서 잠금을 철회하십시오.

IBM i IBM i에 IBM MQ 서버 설치

기본 언어로 IBM MQ 서버를 설치하고 오브젝트 변환을 강제 실행하십시오.

시작하기 전에

다음 두 경우 중 하나에서 계획을 완료하고 시스템 값을 설정했는지 확인하십시오(시스템 값 설정 참조).

- **Passport Advantage** 및 **Passport Advantage Express** 웹 사이트를 통해 제품을 확보한 경우에는 EGA.README.txt 파일의 지시사항을 따르십시오.
- 디스크의 제품을 확보한 경우 이 토픽 내의 지시사항을 따르십시오.

이 태스크 정보

IBM MQ 서버를 설치하고 오브젝트 변환을 강제 실행하십시오. 오브젝트 변환은 이전 버전에서 새 버전으로 오브젝트를 마이그레이션합니다. 오브젝트를 처음 사용할 때가 아니라 지금 바로 오브젝트 변환을 수행하면 업그레이드된 제품을 처음 사용할 때 속도가 느려지는 것을 방지할 수 있습니다.

라이선스 사전 동의에 대한 선택적 단계를 수행하면, 사용자 입력 없이 **RSTLICPGM** 명령이 실행됩니다. 그렇지 않으면, 동의를 요구하는 라이선스 계약 화면이 표시됩니다. [라이선스 요구사항](#)을 참조하십시오.

프로시저

1. *ALLOBJ 특수 권한이 있는 사용자 프로파일(예: QSECOFR)로 시스템에 사인 온하십시오.
2. 다음 명령을 실행하여 선택적으로 사전 동의 라이선스 조건을 승인하십시오.

```
CALL PGM (QSYS/QLPACAGR) PARM ('5724H72' 'V9ROM0' '0000' 0)
```

여기서 **PARM** 매개변수는 다음과 같습니다.

5724H72

IBM i의 제품 ID입니다.

V9ROM0

버전, 릴리스, 수정 레벨입니다.

0000

*BASE IBM MQ 제품 옵션에 대한 옵션 번호입니다.

0

사용하지 않는 오류 구조입니다.

3. IBM MQ for IBM i, 기본 제품 및 기본 언어를 설치하십시오.

```
RSTLICPGM LICPGM (5724H72) DEV (installation device) OPTION (*BASE) OUTPUT (*PRINT)
```

여기서 RSTLICPGM 매개변수는 다음과 같습니다.

LICPGM (5724H72)

IBM i의 제품 ID입니다.

DEV(installation device)

제품을 로드할 디바이스로 일반적으로 광 드라이브입니다(예: OPT01).

OPTION (*BASE)

기본 IBM MQ for IBM i 제품을 설치하십시오.

지정되지 않은 매개변수

지정되지 않은 매개변수 (예: **RSTOBJ** (*ALL)) 가 기본값으로 되돌립니다. 해당 명령은 사용자 시스템의 기본 언어로 IBM MQ와 언어 파일을 모두 설치합니다. 추가 언어 설치에 대해서는 [자국어 버전 설치](#)를 참조하십시오.

다음에 수행할 작업

실행된 PTF(Program Temporary Fixes)를 설치하십시오.

IBM MQ 샘플을 설치하려면 [164 페이지의 『IBM i에 샘플 설치』](#)의 내용을 참조하십시오.

설치 후 태스크

IBM MQ 업그레이드 후에 필요한 조치입니다.

이 태스크 정보

샘플을 설치하십시오.

제품 설치 후 다음 단계를 수행하십시오.

프로시저

1. 다음 명령을 실행하십시오.
 - a) STRSBS SBSD(QMQM/QMQM)
 - b) CRTMQM MQMNAME(QMgrName) DFTQMGR(*YES)
"IBM MQ queue manager created."라는 메시지를 수신합니다.
 - c) STRMQM MQMNAME(QMgrName)

"IBM MQ queue manager '*QMGrName*' started."라는 메시지를 수신합니다.

2. 다음 명령을 실행하십시오.

```
STRMQMQSC SRCMBR(QMGrName) SRCFILE(*CURLIB/QMQSC) OPTION(*RUN)
MQMNAME(QMGrName)
```

3. 다음 명령을 발행하여 IBM MQ 권한을 다시 적용하십시오. CALL PGM(*CURLIB/*QMGrName*)

a) 다음과 같이 CLP를 컴파일해야 합니다.

```
CRTCLPGM PGM(*CURLIB/QMGrName) SRCFILE(*CURLIB/QMAUT) SRCMBR(*PGM)
```

IBM i IBM i에서 전체 IBM MQ 시스템 업그레이드

IBM i에서 IBM MQ 시스템을 업그레이드하는 방법

시작하기 전에

전체 시스템을 백업했는지 확인하십시오.

이 태스크 정보

IBM i에서 IBM MQ 시스템을 업그레이드하기 위해 슬립 설치를 수행합니다.

추가적인 정보는 [159 페이지의 『IBM i의 설치 메소드』](#)의 내용을 참조하십시오.

관련 태스크

[103 페이지의 『Windows에서 큐 관리자 마이그레이션』](#)

이 절에서는 큐 관리자를 나중 버전의 제품으로 마이그레이션하는 프로시저와 큐 관리자를 이전 버전의 제품에 복원하는 프로시저에 대해 자세히 설명합니다.

IBM i IBM i에서 IBM MQ MQI client를 최신 버전으로 마이그레이션

IBM MQ MQI client를 마이그레이션하기 위해서는 먼저 마이그레이션 계획을 작성하십시오. 클라이언트 워크스테이션에서 모든 IBM MQ 활동을 중지하십시오. IBM MQ MQI client 설치를 업그레이드하십시오. 모든 필수 구성 및 애플리케이션 변경사항을 작성하십시오.

시작하기 전에

1. 마이그레이션 계획을 작성하십시오. 계획 태스크 [157 페이지의 『IBM i에서 IBM MQ를 최신 버전으로 마이그레이션 계획』](#)을 안내서로 사용하십시오.

프로시저

1. 제품의 나중 버전에 대한 IBM MQ 시스템 요구사항을 검토하십시오.

[IBM MQ에 대한 시스템 요구사항의 내용을 참조하십시오.](#)

2. 적용되는 IBM MQ의 모든 변경사항을 검토하십시오.

[64 페이지의 『마이그레이션에 영향을 미치는 변경사항』의 내용을 참조하십시오.](#)

3. 워크스테이션에서 모든 IBM MQ 활동을 중지하십시오.

4. 클라이언트를 업그레이드하십시오.

워크스테이션에서 IBM MQ MQI client for IBM i 설치를 업그레이드하려면 [IBM i에서의 클라이언트 설치 프로시저를 참조하십시오.](#)

다음에 수행할 작업

마이그레이션 계획의 태스크(예: IBM MQ MQI client 애플리케이션이 최신 버전에 대한 작업을 올바르게 수행하는지 확인)를 완료하십시오.

관련 개념

71 페이지의 『IBM MQ MQI client 마이그레이션』

IBM MQ MQI client 마이그레이션은 IBM MQ MQI client 구성과 클라이언트 및 서버 채널을 한 버전에서 다른 버전으로 변환하는 프로세스입니다. IBM MQ MQI client를 업그레이드한 후 클라이언트 마이그레이션이 발생할 수 있으며, 되돌릴 수 있습니다.

관련 태스크

145 페이지의 『Migrating an IBM MQ MQI client on UNIX and Linux』

IBM MQ MQI client를 마이그레이션하기 위해서는 먼저 마이그레이션 계획을 작성하십시오. 클라이언트 워크스테이션에서 모든 IBM MQ 활동을 중지하십시오. IBM MQ MQI client 설치를 업그레이드하십시오. 모든 필수 구성 및 애플리케이션 변경사항을 작성하십시오.

118 페이지의 『Windows에서 IBM MQ MQI client 마이그레이션』

IBM MQ MQI client를 마이그레이션하기 위해서는 먼저 마이그레이션 계획을 작성하십시오. 클라이언트 워크스테이션에서 모든 IBM MQ 활동을 중지하십시오. IBM MQ MQI client 설치를 업그레이드하십시오. 모든 필수 구성 및 애플리케이션 변경사항을 작성하십시오.

관련 정보

IBM i에서의 클라이언트 설치 프로시저

서버와 동일한 시스템에 IBM MQ MQI clients 설치

IBM i IBM i에서 단일 인스턴스에서 다중 인스턴스 큐 관리자로 마이그레이션

IBM i에서 단일 인스턴스 큐 관리자를 다중 인스턴스 큐 관리자로 마이그레이션하려면 큐 관리자 데이터를 공유 디렉토리로 이동하고 두 개의 다른 서버에서 큐 관리자를 다시 구성해야 합니다.

시작하기 전에

다중 인스턴스 큐 관리자를 이 태스크의 부분으로 실행하려면 필수조건을 검사해야 합니다. 일부 환경은 다중 인스턴스 큐 관리자로 테스트되었으며 작동하는 것으로 알려졌습니다. IBM i는 다중 인스턴스 큐 관리자에서 테스트되었으며 작동하는 것으로 알려져 있습니다. 테스트된 환경에 대한 최신 목록은 [IBM MQ 다중 인스턴스 큐 관리자에 대한 테스트 및 지원 공지사항](#)을 참조하십시오. 지원 명령문에는 나열되는 각 환경에 대한 자세한 버전 및 필수조건 정보가 있습니다. 다른 환경도 작동할 수 있습니다. 다른 환경을 규정하도록 도와주는 테스트 도구가 IBM MQ와 함께 제공됩니다.

다중 인스턴스 큐 관리자를 실행하려면 세 개의 서버가 있어야 합니다. 한 서버에는 큐 관리자 데이터 및 로그를 저장할 공유 파일 시스템이 있습니다. 다른 두 서버는 큐 관리자의 활성화 및 대기 인스턴스를 실행합니다.

이 태스크 정보

다중 인스턴스 큐 관리자로 변환하려는 단일 인스턴스 큐 관리자가 있습니다. 이 큐 관리자 변환 자체는 단순하지 만 완전히 자동화된 프로덕션 환경을 작성하는 다른 태스크를 수행해야 합니다.

다중 인스턴스 큐 관리자의 필수조건을 검사하고 환경을 설정 및 검사해야 합니다. 다중 인스턴스 큐 관리자가 실패했으며 자동으로 다시 시작되었는지 감지하려면 모니터링 및 관리 시스템을 설정해야 합니다. 그런 다음 재시작의 원인을 알아내고 정정하고 대기를 재시작할 수 있습니다. 또한 애플리케이션 또는 애플리케이션이 큐 관리자에 연결되는 방식도 수정하여 큐 관리자가 재시작된 후 처리를 계속할 수 있도록 해야 합니다.

프로시저

1. 큐 관리자를 실행할 운영 체제와 큐 관리자 데이터 및 로그를 저장할 파일 시스템을 검사하십시오. 이들이 다중 인스턴스 큐 관리자를 실행할 수 있는지 검사하십시오.
 - a) IBM MQ 다중 인스턴스 큐 관리자에 대한 테스트 및 지원 공지사항을 참조하십시오. 운영 체제와 파일 시스템의 조합이 테스트되었는지 및 다중 인스턴스 큐 관리자를 실행할 수 있는지 여부를 확인하십시오.

공유 파일 시스템은 다중 인스턴스 큐 관리자를 실행하는 데 적절하도록 리스 기반 잠금을 제공해야 합니다. 리스 기반 잠금은 일부 공유 파일 시스템에서는 최신 기능이며 일부에서는 수정사항이 필요합니다. 지원 명령문은 필수 정보를 제공합니다.

- b) `amqmfsc`를 실행하여 파일 시스템이 올바르게 구성되었는지 확인하십시오.

파일 시스템은 데이터 무결성에 대해 탁월한 성능으로 구성되는 경우가 있습니다. 파일 시스템 구성을 검사하는 것이 중요합니다. **amqmfsc** 도구의 부정적인 보고서는 적절하지 못한 설정에 대해 알려줍니다. 긍정적인 결과는 파일 시스템이 적절하다는 내용이지만 결과는 파일 시스템이 적절하다는 확정된 문장은 아닙니다. 좋은 내용입니다.

- c) 기술 노트, **IBM MQ 다중 인스턴스 큐 관리자의 호환성을 위한 공유 파일 시스템 테스트**에서 제공되는 무결성 검사 애플리케이션을 실행하십시오.

이 검사 애플리케이션은 큐 관리자가 올바르게 재시작하는지 테스트합니다.

2. 큐 관리자 인스턴스를 실행 중인 각 서버에서 네트워크 파일 시스템의 공유에 액세스할 수 있도록 사용자 및 그룹을 구성하십시오.

IBM i의 경우 QMQM, QMQMADM 및 공유에 대한 액세스가 부여된 다른 모든 사용자 프로파일에서는 모든 서버의 비밀번호가 동일해야 합니다.

3. 네트워크 파일 시스템에 올바른 액세스 권한으로 공유할 디렉토리를 설정하십시오.

일반 구성은 공유 디스크를 사용하는 모든 큐 관리자의 모든 데이터 및 로그 디렉토리를 포함하는 단일 공유 디렉토리를 설정하는 것입니다. 이름 지정된 **qmgrs** 및 **로그 디렉토리 공유**를 참조하십시오.

예를 들어, MQHA라는 공유에 서브디렉토리 **data** 및 **logs**가 있는 루트 디렉토리를 작성하십시오. 각 큐 관리자는 **data** 및 **logs** 아래에 자신의 데이터 및 로그 디렉토리를 작성합니다. 다음 특성이 있는 MQHA를 작성하십시오.

IBM i의 경우 지시사항에 따라 NetServer를 사용하여 네트워크 공유를 작성하십시오.

4. 큐 관리자 데이터 및 로그를 공유에 복사하십시오.

큐 관리자를 백업하는 프로시저에 따라 파일을 수동으로 복사하도록 선택할 수도 있습니다. 다음 방법 중 하나를 선택하십시오.

- **IBM MQ for IBM i 데이터 백업의 지시사항**에 따라 큐 관리자 데이터를 공유에 복사하십시오. **DataPath** 구성 속성이 이 큐 관리자에 대해 지정되어 있으면 이 방법을 사용해야 합니다.
- 큐 관리자를 정지한 후 다음 명령을 입력하십시오.

```
hamvmqm /m /dd share\data /dd share\logs
```

여기서 **share**는 174 페이지의 『3』 단계에서 작성한 데이터 및 로그의 위치입니다.

5. 현재 큐 관리자 서버에 저장된 큐 관리자 구성 정보를 업데이트하십시오.

hamvmqm 명령을 실행하여 큐 관리자 데이터 및 로그를 이동한 경우, 이 명령이 이미 구성 정보를 올바르게 수정했습니다.

큐 관리자 데이터 및 로그를 수동으로 이동한 경우에는 다음 단계를 완료해야 합니다.

- IBM i,
 - a. **share** 에 있는 큐 관리자 **qm.ini** 파일에서 Log: 스탠자를 수정하십시오.

```
LogPath= share/logs/QMgrName
```

- b. IBM MQ **mqs.ini** 파일에서 QueueManager: 스탠자를 수정하십시오. IBM i의 경우 이 파일은 일반적으로 /QIBM/UserData/mqm 디렉토리에 있습니다.

```
DataPath= share/data/QMgrName
```

여기서 **QMGrName**은 IBM i에서 **mqs.ini** 파일의 QueueManager: 스탠자에 있는 Directory 이름입니다. **share** 는 데이터 및 로그가 이동될 대상 공유입니다.

6. 큐 관리자 구성 정보를 새 큐 관리자 서버에 추가하십시오.

- a) **dspmqinf** 명령을 실행하여 이전 릴리스에서 큐 관리자를 실행한 서버에 대한 큐 관리자 정보를 표시하십시오.

```
dspmqinf -o command QMgrName
```


명령 출력은 큐 관리자 구성을 작성할 준비가 되도록 형식화되어 있습니다.

```
addmqinf -s QueueManager -v Name= QMgrName -v Directory= QMgrName -v  
Prefix=d:\var\mqm Datapath= \share\data\QMgrName
```

b) 다른 서버에 큐 관리자 구성을 작성하십시오.

이전 출력에서 복사한 **addmqinf** 명령을 실행하십시오.

7. 새 서버의 네트워크 주소를 클라이언트 및 채널 목적지의 연결 이름에 추가하십시오.

a) 서버를 참조하는 모든 클라이언트, 송신자 및 요청자 TCP/IP 설정을 찾으십시오.

클라이언트 설정은 클라이언트 정의 테이블(CCDT), 환경 변수, Java 특성 파일 또는 클라이언트 코드에 있을 수 있습니다.

클러스터 채널은 클러스터 수신자 채널에서 큐 관리자의 연결 이름을 자동으로 발견합니다. 클러스터 수신자 채널 이름이 비어 있거나 생략된 경우, TCP/IP는 큐 관리자를 호스팅하는 서버의 IP 주소를 발견합니다.

b) 다중 인스턴스 큐 관리자를 호스팅하는 두 서버 모두의 TCP/IP 주소를 포함하도록 이러한 각 연결의 연결 이름을 수정하십시오.

예를 들어,

```
echo DISPLAY CHANNEL(ENGLAND) CONNAME | runmqsc QM1
```

```
5724-H72 (C) Copyright IBM Corp. 1994, 2023. ALL RIGHTS RESERVED.
```

```
Starting MQSC for queue manager QM1.
```

```
1: DISPLAY CHANNEL(ENGLAND) CONNAME
```

```
AMQ8414: Display Channel details.
```

```
CHANNEL(ENGLAND) CHLTYPE(SDR)
```

```
CONNAME(LONDON)
```

이를 다음으로 변경하십시오.

```
echo ALTER CHANNEL(ENGLAND) CHLTYPE(SDR) CONNAME('LONDON, BRISTOL') | runmqsc QM1
```

8. 큐 관리자의 재시작을 감지하도록 모니터링 및 관리 프로시저를 업데이트하십시오.

9. 적절한 경우 자동으로 다시 연결 가능하도록 클라이언트 애플리케이션을 업데이트하십시오.

10. 큐 관리자 서비스로 시작되도록 IBM MQ 애플리케이션의 시작 프로시저를 업데이트하십시오.

11. 고가용성을 허용하여 큐 관리자의 각 인스턴스를 시작하십시오.

첫 번째로 시작되는 큐 관리자 인스턴스는 활성 인스턴스가 됩니다.

각 서버에 대해 한 번씩 명령을 두 번 실행하십시오.

```
stimqm -x QMgrName
```

다음에 수행할 작업

다중 인스턴스 큐 관리자에서 가장 높은 가용성을 얻으려면 클라이언트 애플리케이션이 다시 연결 가능하고 서버 애플리케이션이 재시작 가능하도록 설계해야 합니다. [애플리케이션 복구](#)를 참조하십시오.

관련 정보

[amqmfscck\(파일 시스템 검사\)](#)

[애플리케이션 복구](#)

[자동 클라이언트 다시 연결](#)

[큐 관리자 데이터 백업](#)

[채널 및 클라이언트 다시 연결](#)

[다중 인스턴스 큐 관리자](#)

IBM i [IBM i의 다중 인스턴스 큐 관리자](#)

[공유 파일 시스템](#)

[IBM MQ 다중 인스턴스 큐 관리자와의 호환성에 대한 공유 파일 시스템 테스트](#)

[IBM MQ 다중 인스턴스 큐 관리자의 테스트 및 지원 명령문](#)

IBM i [IBM MQ 구성 파일 mqsm.ini - IBM i](#)

[공유 파일 시스템 잠금 확인](#)

IBM i IBM i에서 단일 인스턴스 큐 관리자로 되돌리기

대기 인스턴스를 중지하여 IBM i에서 다중 인스턴스 큐 관리자를 단일 인스턴스 큐 관리자로 되돌리십시오. 그런 다음, 활성 인스턴스를 재시작하고 대기 인스턴스를 허용하는 플래그는 설정하지 마십시오.

시작하기 전에

최소 세 개 이상의 서버가 큐 관리자를 다중 인스턴스 큐 관리자로 실행하도록 구성되어 있습니다. 큐 관리자는 현재 다중 인스턴스 큐 관리자로 실행 중이며, 하나의 대기 인스턴스가 사용 중입니다.

이 태스크 정보

태스크는 활성 대기자를 비활성화하여 실행 중인 다중 인스턴스 큐 관리자만 활성으로 유지되게 합니다. 차후 대기 인스턴스가 시작되지 못하게 하려면 활성 인스턴스를 중지했다가 재시작해야 합니다. 재시작할 때 대기 인스턴스가 시작되지 않도록 활성 인스턴스를 단일 인스턴스 큐 관리자로 시작합니다. 나중에 활성 인스턴스 재시작 옵션을 사용할 수 있도록 하기 위해 대기 인스턴스가 독립된 단계로 중지됩니다. 활성 큐 관리자를 실행 중인 서버에서 표준 `endmqm QMgrName` 명령을 실행하여 두 인스턴스를 모두 중지할 수 있습니다.

프로시저

1. 대기 큐 관리자 인스턴스를 정지하십시오.
대기 인스턴스를 실행하는 서버의 경우:

```
ENDMQM MQMNAME (QMgrName) *WAIT
```

2. 활성 큐 관리자 인스턴스를 정지하십시오.
활성 인스턴스를 실행하는 서버의 경우:

```
ENDMQM MQMNAME (QMgrName) *WAIT
```

3. 큐 관리자를 재시작하여 대기를 예방하십시오.
큐 관리자를 실행할 서버의 경우:

```
STRMQM MQMNAME (QMgrName)
```

다음에 수행할 작업

큐 관리자 데이터와 동일한 서버에서 큐 관리자를 단일 인스턴스로 실행할 수도 있습니다.

큐 관리자가 중지되면, 큐 관리자를 실행 중인 서버로 큐 관리자 데이터를 다시 이동하십시오. 그렇지 않으면, IBM MQ를 설치한 후 큐 관리자 구성 정의를 큐 관리자 데이터가 있는 서버로 이동하십시오. 두 태스크 모두 173 페이지의 『IBM i에서 단일 인스턴스에서 다중 인스턴스 큐 관리자로 마이그레이션』에서 다중 인스턴스 큐 관리자를 작성하는 단계를 변형시킨 것입니다.

z/OS z/OS에서 IBM MQ 마이그레이션

z/OS와 연관된 마이그레이션 태스크는 이 섹션에서 그룹화됩니다.

관련 개념

66 페이지의 『마이그레이션 개념 및 방법』

제품의 한 릴리스에서 다른 릴리스로 마이그레이션하기 위한 다양한 개념 및 방법에 대한 개요입니다.

관련 태스크

156 페이지의 『IBM i에서 IBM MQ 마이그레이션』

IBM i과(와) 연관된 IBM MQ 마이그레이션 태스크가 이 절에 그룹화되어 있습니다.

130 페이지의 『Migrating IBM MQ on UNIX and Linux』

UNIX and Linux 플랫폼과 연관된 마이그레이션 태스크는 이 섹션에서 그룹화됩니다.

98 페이지의 『Windows에서 IBM MQ 마이그레이션』

Windows 플랫폼과 연관된 IBM MQ 마이그레이션 태스크는 이 절에서 그룹화됩니다.

관련 참조

64 페이지의 『마이그레이션에 영향을 미치는 변경사항』

z/OS IBM MQ for z/OS 마이그레이션 - 태스크 순서

단일 IBM MQ for z/OS 큐 관리자를 마이그레이션하려면 표시된 순서로 이러한 지시사항을 수행하십시오.

이 태스크 정보

이 토픽 내 표에서는 IBM MQ for z/OS를 마이그레이션하는 프로세스의 각 파트에 필요한 태스크와 해당 태스크를 수행해야 하는 순서를 보여줍니다.

참고사항:

- 다음 순서로 태스크를 수행해야 합니다.

1. 마이그레이션 이전
2. 다음 릴리스로 마이그레이션
3. 마이그레이션 후 태스크

각 표에서 태스크의 순서.

표 13. 마이그레이션 이전	
태스크	사용자의 사용 목적
1. 구성의 마이그레이션 준비	
2. 새 버전 코드 설치	
3. 백업 수행	
4. IBM MQ 시스템 재시작	
5. 페이지 세트 0 사용법 검토	
6. Db2® 테이블 마이그레이션 - 각 QSG에 대해	
7. 새 CF 구조 정의 추가 - 각 QSG에 대해	
8. 서버 애플리케이션 마이그레이션	
9. Advanced Message Security 마이그레이션 준비	



표 14. 다음 릴리스로 마이그레이션	
태스크	사용자의 사용 목적
10. 모든 애플리케이션 중지 또는 연결 끊기	
11. 큐 관리자 및 채널 시작기 중지	
12. MSTR 및 채널 시작기에 대한 STEPLIB 갱신	
13. 초기화 입력 데이터 세트 갱신	
  14. 대상 버전 시스템 매개변수 모듈 갱신	
15. 고급 메시지 보안 마이그레이션	
16. 시스템의 보안 제어 검토	
17. 큐 관리자 시작	
18. 선택적으로, 큐 관리자를 이전 버전으로 되돌리기	

표 15. 사후 마이그레이션 태스크	
태스크	사용자의 사용 목적
19. 동작의 변경사항 확인	
20. 백업 작업 수정	
21. 고급 메시지 보안에 대한 사후 마이그레이션 태스크	
22. 전체 회귀 테스트 수행	
23. 아직 수행되지 않은 경우 ZPARM 모듈 갱신	
24. OPMODE를 NEWFUNC로 설정	
25. 새 기능 탐색	
26. 클라이언트 응용프로그램 이주 고려	

 **z/OS에서 나중 버전으로 IBM MQ를 마이그레이션하기 위한 계획**
 IBM MQ for z/OS를 최신 버전으로 마이그레이션하려면 마이그레이션 계획을 작성하십시오.

시작하기 전에

마이그레이션 개념을 이해하지 못한 경우, 66 페이지의 『마이그레이션 개념 및 방법』의 내용을 참조하십시오.

IBM WebSphere MQ 7.0.1에서 IBM MQ 9.0로 마이그레이션하는 경우 먼저 IBM WebSphere MQ 7.1로 마이그레이션해야 합니다.

이 태스크 정보

큐 관리자를 최신 버전으로 마이그레이션하는 사용자 고유의 계획을 작성하려면 다음 단계를 사용하십시오. 큐 관리자를 마이그레이션하는 태스크(177 페이지의 『IBM MQ for z/OS 마이그레이션 - 태스크 순서』)를 계획에 통합하십시오.

엔터프라이즈를 위한 마이그레이션 계획 개요	
마이그레이션 단계	필수 태스크
I단계, 마이그레이션 이전 작업. 자세한 정보는 192 페이지의 『 단일 IBM MQ for z/OS 큐 관리자 마이그레이션 준비 』의 내용을 참조하십시오.	마이그레이션을 위해 엔터프라이즈에서 각각의 큐 관리자를 준비합니다.
II단계, 각각의 단일 큐 관리자를 나열된 순서로 마이그레이션. 자세한 정보는 196 페이지의 『 제품의 다음 릴리스로 단일 IBM MQ z/OS 큐 관리자 마이그레이션 』의 내용을 참조하십시오.	각 큐 관리자에 대해 이 프로세스를 수행하십시오. 클러스터에 있는 큐 관리자의 경우 부분 저장소 큐 관리자를 마이그레이션하기 전에 전체 저장소 큐 관리자를 마이그레이션하십시오.
III단계, 마이그레이션 이후 작업. 자세한 정보는 202 페이지의 『 사후 마이그레이션 태스크 』의 내용을 참조하십시오.	전체 회귀 테스트를 수행한 후 제공되는 새 기능을 탐색하십시오. 필요한 경우 프로세스 중에 언제든지 클라이언트 라이브러리를 마이그레이션하고 새 버전에서 제공하는 추가 기능을 사용하여 클라이언트를 다시 컴파일하고 클라이언트를 배치하십시오.



프로시저

1. 최신 버전에 대한 IBM MQ 시스템 요구사항을 검토하십시오.

IBM MQ의 시스템 요구사항을 참조하십시오.

2. 적용되는 제품의 모든 변경사항을 검토하십시오.

추가 정보는 다음을 참조하십시오.

-  **LTS** IBM MQ 9.0의 새로운 기능 및 변경된 기능
-  **CD** IBM MQ 9.0.x Continuous Delivery의 새로운 기능 및 변경된 기능

3. 성능 변경사항을 검토하십시오.


IBM MQ 제품군 - 성능 보고서를 참조하십시오.

4. 제품의 최신 버전에 적용해야 하는 백워드 및 공존(또는 마이그레이션 및 허용) PTF를 검토하십시오. [IBM MQ 지원](#), [마이그레이션 PTF](#)를 참조하십시오.

이러한 PTF를 제품의 최신 버전에 적용해야만 대상 버전에서 큐 관리자가 시작된 후 큐 관리자를 최신 버전으로 되돌릴 수 있습니다.

동일한 큐 공유 그룹에 공존하는 큐 관리자의 다른 버전을 가질 수 있습니다.

필요한 마이그레이션 PTF를 모르는 경우 다음 명령 SMP/E를 실행하십시오.

```
 CD  
REPORT MISSINGFIX ZONES(mqgtzone) FIXCAT(IBM.Coexistence.MQ.V9R0M0)
```

자세한 정보는 [FIXCAT](#) 및 [IBM MQ 마이그레이션 설치](#)를 참조하십시오.



주의: PTF에 Db2 계획의 리바인드가 필요한 경우, 이 프로세스가 필요함을 표시하는 +HOLD(ACTION)를 제공합니다. 이 경우, 마이그레이션을 시작하기 전에 [Db2 테이블 마이그레이션](#)을 참조하여 계획을 바인딩하십시오.

기타 FIXCAT 범주는 [IBMIBM 수정사항 범주 값 및 설명](#)에 나열되어 있습니다.

5. 최신 버전 초기 코드 설치 계획을 세우고 LPAR에서 모든 큐 관리자를 활성화하십시오.

자세한 정보는 [초기 코드 설치](#)를 참조하십시오.

다음에 유의하십시오.

마이그레이션하기 전에 최신 버전으로 마이그레이션할 큐 관리자를 실행 중인 모든 시스템에 해당 버전의 초기 코드가 설치되어 실행 중이어야 합니다. 마이그레이션할 큐 관리자가 포함된 큐 공유 그룹의 큐 관리자도 초기 코드를 실행하고 있어야 합니다.

큐 관리자는 동일한 릴리스 레벨 또는 이후 릴리스 레벨의 초기 코드를 사용해야 합니다.

6. IBM MQ 라이브러리에 대한 알리어스 사용을 고려하십시오.

예를 들어, DEFINE 명령이 포함된 IDCAMS 유틸리티를 사용하십시오.

```
DEFINE ALIAS(NAME(MQM.SCSQANLE)RELATE(MQM.V900.SCSQANLE))
```

적용 가능한 경우 STEPLIB에서 MQM.SCSQANLE를 사용할 수 있으며 실제 데이터 세트로 이를 해석합니다.

새 릴리스로 마이그레이션할 경우 라이브러리가 참조되는 JCL에서 모든 배치를 변경하기보다 알리어스 정의를 변경하십시오.

동시에 새 라이브러리를 참조하기 위해 모든 프로그램을 가져올 수 있기 때문에 이 프로세스는 서버 애플리케이션 프로그램에 가장 이득이 됩니다.

7. 큐 관리자 마이그레이션의 순서와 시간을 계획하십시오.

- 이전 버전 큐 관리자를 해당 버전의 최신 유지보수 레벨로 가져오려면 역방향 및 공존(또는 마이그레이션 및 허용) PTF를 설치해야 합니다.
- 큐 관리자를 최신 버전으로 마이그레이션하기 전에 큐 공유 그룹의 모든 구성원에 PTF를 설치해야 합니다. 구성원에 한 번에 하나씩 PTF를 설치하여 다른 구성원이 계속 실행되도록 할 수 있습니다.
- 큐 관리자가 큐 관리자 클러스터의 구성원인 경우에는 클러스터에서 큐 관리자의 마이그레이션 순서를 고려해야 합니다. 205 페이지의 『큐 관리자 클러스터 마이그레이션』의 내용을 참조하십시오.
- 제품의 이전 버전을 필요로 하는 제품이 새 버전도 지원하는지 확인하십시오.

8. 작성한 수동 프로시저 또는 자동화된 프로시저를 메시지 및 코드 변경사항으로 업데이트하는 계획을 세우십시오.

9. 변경사항에 의해 영향을 받을 수 있는 애플리케이션의 업데이트를 계획하십시오.

애플리케이션 STEPLIB 연결의 IBM MQ 라이브러리를 최신 버전으로 업데이트하십시오.

애플리케이션을 이전 버전 및 최신 버전 모두에서 실행할 수 있는지 여부를 고려하십시오. 애플리케이션이 두 코드 레벨 모두와 호환되도록 변경할 수 있습니다. 변경할 수 없으면 큐 관리자 명령 레벨을 조회하여 명령 레벨에서 해당 코드를 조건부 코드로 만들 수 있습니다. MQINQ 설정에서 MQIA_COMMAND_LEVEL 선택자를 호출하십시오.

10. **LTS** Long Term Support(LTS) 릴리스로 마이그레이션하는 경우 최신 버전에서 새 기능을 사용으로 설정하기 전에 수행할 회귀 테스트를 결정하십시오.

OPMODE 매개변수는 이전 버전에서 최신 버전으로의 단계별 마이그레이션을 제어합니다.

LTS 이전 버전의 제품을 사용하도록 되돌아가거나 마이그레이션 전에 사용 가능한 모든 기능을 마이그레이션 이후 계속 사용 가능하도록 하려면 LTS 릴리스로 마이그레이션할 때 초기에 **OPMODE**를 변경하지 마십시오.

IBM WebSphere MQ 7.1에서 IBM MQ 9.0으로 마이그레이션할 때 최신 버전의 안정성에 만족한 경우 새 기능의 사용을 시작할 수 있습니다. 새 기능을 사용하려면 **OPMODE**를 (NEWFUNC, 900)으로 설정해야 합니다.

IBM MQ 9.0에서 **OPMODE**로 제어되는 새 기능이 없으므로 IBM MQ 8.0에서 IBM MQ 9.0로 마이그레이션하는 경우 **OPMODE**를 (NEWFUNC, 900)로 설정하면 새 기능을 사용할 수 없습니다.

CD Continuous Delivery 릴리스 CD 릴리스에서 역방향 마이그레이션은 가능하지 않습니다. 처음으로 CD 릴리스로 마이그레이션하는 경우 **OPMODE**를 마이그레이션 프로시저의 부분으로 (NEWFUNC, 90x)로 설정하며, 여기서 x는 수정 번호입니다.

180 페이지의 『8』 단계 및 180 페이지의 『9』 단계에서 식별한 프로시저 및 애플리케이션을 회귀 테스트에 포함하십시오.

11. z/OS 및 큐 관리자를 사용자 정의하는 태스크를 검토하십시오. 큐 관리자 정의와 시작된 태스크 JCL을 변경하여 큐 관리자를 최신 버전으로 마이그레이션하는 방법을 계획하십시오.
12. 페이지 세트 0의 사용법을 검토하십시오.
cpf, /cpf DISPLAY USAGE PSID(0) 연산자 명령을 실행하여 페이지 세트 0 사용법에 대한 보고서를 가져오십시오.
 큐 정의의 크기는 IBM WebSphere MQ 7.1에서 증가했습니다. 이전 릴리스에서 마이그레이션 중인 경우, 마이그레이션이 수행되는 동안 페이지 세트 0에 저장된 큐 정의가 다시 작성됩니다. 큐 관리자가 IBM WebSphere MQ 7.1로 처음 마이그레이션되는 경우, 단일 트랜잭션으로 다시 작성이 수행됩니다.
 마이그레이션을 수행하는 동안 큐 정의 사본을 작성하려면 페이지 세트 0에 사용할 수 있는 공간이 충분한지 확인하십시오. 일반적으로 마이그레이션 전에 페이지 세트 0에 여유 공간이 60%이면 충분합니다. 그러나 필요에 따라 페이지 세트 정의에서 EXPAND(SYSTEM)을 사용하면 자동 확장이 허용됩니다. 마이그레이션 중에 페이지 세트 0에서 공간이 부족하면 큐 관리자는 완료 코드 X'5C6' 및 이유 코드 X'00C91900'으로 이상종료됩니다.
13. 어셈블러 또는 컴파일러에서 지원되는 레벨을 사용하고 있는지 확인하십시오.
 IBM MQ 스태프 루틴으로 표준 OS 연계를 생성할 수 있는 임의의 컴파일러를 사용하여 IBM MQ 애플리케이션을 작성할 수 있습니다.
 IBM MQ API 호출에서 사용하는 데이터 유형 중 일부가 일부 이전 컴파일러에서 지원되지 않습니다. 최근 컴파일러가 필요할 수 있습니다. 적용되는 제한은 다음과 같습니다.
 - a. 어셈블러 사본에 빈 줄이 포함되는데, 이는 **HLASM** 이전의 어셈블러에서는 허용되지 않습니다.
 - b. PL/I의 일부 이전 릴리스에서는 고정된 bin(63) 유형을 지원하지 않습니다. 이전 컴파일러가 감지되는 경우, 매크로에서는 char(8)과 같은 필드를 정의합니다.
 - c. COBOL의 일부 이전 릴리스에서는 MQCB API에서 사용하는 기능 포인터를 지원하지 않습니다.
14. 애플리케이션 및 채널 엑시트에 필요한 라이브러리에 대한 변경을 계획하십시오.
15. IBM MQ MQI client 설치를 최신 버전으로 마이그레이션하도록 계획하십시오.
16. 최신 버전에서 클라이언트 및 서버 애플리케이션을 마이그레이션하여 새 기능을 사용하도록 계획하십시오.
17. 최신 버전을 사용하기 위한 기타 벤더 소프트웨어(예: WebSphere Application Server 또는 CICS®) 마이그레이션을 계획하십시오.
 CICS 리전 JCL의 STEPLIB 및 DFHRPL 연결에서 IBM MQ 라이브러리를 업데이트하고 CICS를 다시 시작하십시오.
18. 설치된 다른 SupportPac이 나중 버전에 적용되는지 검토하십시오.

다음에 수행할 작업

192 페이지의 『단일 IBM MQ for z/OS 큐 관리자 마이그레이션 준비』 태스크를 수행하십시오. 큐 관리자를 이전 버전으로 복원해야 하는 경우, 201 페이지의 『z/OS에서 큐 관리자를 이전 릴리스로 되돌리기』의 내용을 참조하십시오.

기존 애플리케이션이 나중 버전에서 마이그레이션 문제점 없이 실행 중인 경우, IBM WebSphere MQ 7.1 에서 IBM MQ 9.0.0 LTS 릴리스로 마이그레이션한 경우 새 기능을 사용하도록 **OPMODE** 를 (NEWFUNC, 900) 로 업데이트하도록 계획하십시오.

[CICS-MQ 어댑터 정보](#)

[IBM MQ 지원, 마이그레이션 PTF](#)

[IBM MQ - 제품별 SupportPac](#)

z/OS IBM MQ 9.0 JCL changes on z/OS



IBM MQ 8.0 hlq.SCSQPROC와 IBM MQ 9.0 hlq.SCSQPROC PDS 라이브러리 사이에서 GA(General Availability) 시에 변경된 멤버를 보여주는 표입니다.

참고사항:

1. 거의 모든 멤버가 릴리스 간의 변경사항을 보여주지만, 이러한 변경사항 대부분을 표면적인 변경사항이라고 합니다. 이러한 변경사항은 릴리스 번호의 수정을 반영하기 위한 단순한 변경사항입니다.

- GA(General Availability) 이후에 작성된 샘플 라이브러리의 변경사항은 포함되지 않습니다.
- 이 정보는 기존 큐 관리자를 마이그레이션할 때 관리자가 새 기능이 올바르게 선택되었는지 확인하는 데 유용합니다.

z/OS에서 수정된 멤버

표 16. IBM MQ for z/OS changed members on z/OS	
멤버 이름	설명
CSQ4BSDS	BSDS에서 권장되는 레코드 수가 BSDS 버전 2를 지원하기 위해 증가되었습니다. 이 변경사항은 프로그램 임시 수정사항으로 IBM MQ 8.0에서 제공되었습니다. 활성 로그 데이터 세트의 이름 지정 규칙이 최대 310개의 활성 로그 데이터 세트의 정의를 허용하도록 변경되었습니다.
CSQ4CHIN	다음 매개변수를 JCL JOB 명령문에 추가하도록 변경되었습니다. <ul style="list-style-type: none"> 채널 시작기 통계 수집을 지원하기 위한 MEMLIMIT=256M. 이 변경사항은 프로그램 임시 수정사항으로 IBM MQ 8.0에서 제공되었습니다. 채널 시작기가 무제한 시간 동안 프로세서를 사용할 수 있음을 나타내기 위한 TIME=NOLIMIT.
CSQ4LREC	활성 로그 데이터 세트의 이름 지정 규칙이 최대 310개의 활성 로그 데이터 세트의 정의를 허용하도록 변경되었습니다.
CSQ4SMFJ	형식화된 데이터 관리자 페이지 세트 통계의 출력 파일을 설명하기 위해 DD 명령문을 추가하도록 변경되었습니다.
  CSQ4ZPRM	OPMODE 기본값이 업데이트됨: <ul style="list-style-type: none"> OPMODE=(COMPAT,900), IBM MQ 9.0.0 LTS 릴리스 기본값 OPMODE=(NEWFUNC,901), IBM MQ 9.0.1 CD 릴리스 기본값 ACELIM=0 매개변수가 추가되었습니다. 이는 ACE 스토리지 풀의 최대 크기가 무제한임을 지정합니다.
CSQ4570T 및 CSQ4571T	Db2 자원을 IBM WebSphere MQ 7.0 및 IBM WebSphere MQ 7.1에서 IBM MQ 9.0 이름으로 업데이트된 IBM MQ 9.0으로 마이그레이션하기 위한 샘플 작업
CSQ45BPK 및 CSQ45BPL	IBM MQ 9.0 이름을 사용하도록 업데이트된 Db2 패키지를 바인드할 샘플 작업
CSQ45DTB	IBM MQ 에서 사용하는 다음 Db2 테이블을 삭제하기 위해 추가된 명령문 CSQ.ADMIN_MSGS_BAUX4 CSQ.ADMIN_MSGS_BAUX3 CSQ.ADMIN_MSGS_BAUX2 CSQ.ADMIN_MSGS_BAUX1 CSQ.EXTEND_B_QMGR 이 변경사항은 프로그램 임시 수정사항으로 IBM MQ 8.0에 전달되었습니다.
CSQ45GEX	IBM MQ 9.0 이름을 사용하도록 샘플 Db2 GRANT 작업이 업데이트되었습니다.

z/OS의 OPMODE

IBM MQ for z/OS의 새 기능 및 역방향 마이그레이션의 가용성은 **CSQ6SYSP** 매크로의 **OPMODE** 매개변수에 의해 제어됩니다. IBM MQ 8.0 new functions that are restricted by **OPMODE** are not available at IBM MQ 9.0 unless enabled with **OPMODE**. IBM MQ 9.0에는 **OPMODE**에 의해 제한되는 새 기능이 없습니다.

중요사항: **CD** 역방향 마이그레이션은 CD(Continuous Delivery) 릴리스에 대해 지원되지 않습니다. Queue managers running a CD release of IBM MQ must be started with (OPMODE=(NEWFUNC,90x). For example, an IBM MQ 9.0.1 queue manager must be started with OPMODE=(NEWFUNC,901).

큐 관리자가 OPMODE=(NEWFUNC,901) 이상의 IBM MQ 릴리스에서 시작되면, 큐 관리자가 이후의 CD 릴리스로 마이그레이션될 때마다 OPMODE를 변경할 필요가 없습니다.

LTS IBM MQ 9.0.0에서 OPMODE의 기본 설정은 OPMODE=(COMPAT,900)이며, 이 경우 사용 가능한 새 기능 세트가 제한됩니다. Functions added in IBM MQ 8.0 and IBM MQ 9.0 that are restricted by **OPMODE** are not available. 이 제한은 필요한 경우 큐 관리자를 이전 릴리스 레벨로 되돌릴 수 있도록 해줍니다.

LTS Long Term Support (LTS) 릴리스 큐 관리자의 모든 기능에 액세스하려면 **OPMODE**의 값을 OPMODE=(NEWFUNC,900)로 변경하십시오. 이는 이전 버전에서 큐 관리자를 시작하는 것을 방지합니다. 큐 관리자를 이전 릴리스로 되돌릴 필요가 없다는 확신이 들자마자 모든 새 기능을 사용할 수 있도록 하려면 이를 수행하도록 계획하십시오.

LTS 이전 버전의 IBM MQ로 되돌리는 데 도움이 필요한 경우, IBM 지원 센터에 문의하십시오.

LTS

중요사항: 큐 관리자를 IBM MQ 8.0에서 IBM MQ 9.0 LTS로 마이그레이션하는 경우 시스템 매개변수(ZPARM) 모듈을 OPMODE=(COMPAT,900)으로 재컴파일하지 마십시오. 이렇게 하면 IBM MQ 8.0의 **OPMODE**에 의해 제한된 기능이 제한됩니다. 이 경우 마이그레이션 이전에 사용 중이었던 기능이 사용할 수 없도록 차단되고 큐 관리자가 시작하지 못하도록 차단될 수 있습니다.

이는 마이그레이션 프로시저에서 이전 버전의 IBM MQ로의 변경입니다. **OPMODE**를 현재 값으로 그대로 두는 경우 큐 관리자를 이전 릴리스로 되돌리는 기능을 유지하면서 동일한 기능 세트가 사용 가능한 상태로 유지됩니다.

시스템 매개변수 모듈에서 OPMODE 설정

시스템 매개변수 모듈(ZPARM)을 컴파일하는 경우 CSQ6SYSP에 OPMODE가 매개변수로 지정됩니다.

OPMODE 매개변수의 구문은 다음과 같습니다.

OPMODE=(Mode,VerificationLevel)

OPMODE는 큐 관리자의 조작 모드를 지정합니다.

LTS IBM MQ 9.0.0에 대한 **OPMODE**의 기본 설정은 OPMODE=(COMPAT,900)입니다.

CD IBM MQ의 Continuous Delivery (CD) 릴리스에 대해 유일하게 올바른 **OPMODE** 설정은 OPMODE=(NEWFUNC,90x)입니다. 예를 들어, IBM MQ 9.0.1에서 OPMODE=(NEWFUNC,901)을 지정해야 합니다.

모드

요청된 조작 모드를 지정합니다. 값은 다음과 같습니다.

COMPAT

큐 관리자는 호환성 모드에서 실행됩니다. 특정의 새 기능은 사용할 수 없습니다. 큐 관리자는 다시 이전 릴리스로 마이그레이션될 수 있습니다.

LTS

중요사항: 이 값은 IBM MQ의 LTS(Long Term Support) 릴리스에 대해서만 올바릅니다.

NEWFUNC

이 코드 레벨에서 제공되는 모든 새 기능은 사용 가능합니다. 큐 관리자는 다시 이전 릴리스로 마이그레이션될 수 없습니다.

VerificationLevel

*VerificationLevel*은 마침표가 없는 Version.Release.Modification(VRM) 코드입니다(예: 900).

*VerificationLevel*의 값은 컴파일된 **CSQ6SYSP** 매크로의 레벨과 함께 사용할 수 있게 **CSQ6SYSP** 매개변수가 코드화되도록 해 줍니다. *VerificationLevel*이 **CSQ6SYSP**에 사용된 SCSQMACS의 VRM 레벨과 일치하지 않는 경우에는 컴파일 시간 오류가 보고됩니다. 큐 관리자가 시작되면 *VerificationLevel*이 매개변수 모듈에 컴파일되고 검사됩니다.

LTS 큐 관리자가 시작될 때 *VerificationLevel*이 큐 관리자의 릴리스 레벨과 일치하지 않으면 LTS 릴리스의 경우 COMPAT 모드가 강제 실행됩니다.

CD CD 릴리스에서 시작된 큐 관리자의 경우, *VerificationLevel*이 CD 릴리스를 참조하지만 큐 관리자의 릴리스 레벨과 일치하지 않으면 `OPMODE=(NEWFUNC, vrm)`이(가) 적용됩니다. 여기서 *vr*m은(는) 큐 관리자의 CD 릴리스 레벨입니다.

예를 들어, `OPMODE=(NEWFUNC, 901)`로 시작되는 IBM MQ 9.0.2 큐 관리자는 `OPMODE=(NEWFUNC, 902)`가 지정된 것처럼 작동합니다.

*VerificationLevel*이 LTS 릴리스를 참조하는 경우, 큐 관리자는 CD 릴리스에서 시작하지 않습니다.

VerificationLevel 매개변수의 목적은 `OPMODE`를 `NEWFUNC`로 설정하는 부주의하고 최소 불가능한 실수를 방지하기 위함입니다. 이 실수는 큐 관리자의 이전 버전용으로 준비된 **CSQ6SYSP** 문을 사용하여 IBM MQ를 최신 버전으로 마이그레이션하는 경우에 발생합니다. 또한 이전 버전의 SCSQMACS 매크로를 사용하여 빌드된 **CSQ6SYSP** 매개변수 모듈을 사용하여 발생할 수 있습니다.

OPMODE의 값 조회

실행 중인 큐 관리자에서 `DISPLAY SYSTEM` 명령을 사용하여 `OPMODE`의 값을 조회하는 경우 해당 결과는 다음과 같은 형식의 세 개의 값으로 표시됩니다.

```
compatibility mode, compatibility VRM, function VRM
```

여기서 *VRM*은 릴리스 레벨입니다.

참고: 이 구문은 **CSQ6SYSP**의 `OPMODE` 매개변수와는 다르며 일부 값에 다른 의미가 포함되어 있습니다.

호환성 *VRM*의 값은 큐 관리자를 다시 되돌릴 수 있는 릴리스 레벨입니다. 큐 관리자가 IBM MQ 9.0.0에서 새로 작성되면 `VRM=900`입니다. 큐 관리자가 이전에 IBM WebSphere MQ 7.1.0에서 실행되었으며 여전히 해당 버전에서 실행되도록 되돌릴 수 있는 경우 `VRM=710`입니다.

기능 *VRM*의 값은 사용 가능한 새 기능의 릴리스 레벨입니다. 큐 공유 그룹의 경우 큐 공유 그룹에 있는 다른 큐 관리자의 `OPMODE`에 따라 달라집니다.

큐 공유 그룹의 새로운 기능 사용

큐 공유 그룹에 있는 각 큐 관리자의 경우 `OPMODE`가 `OPMODE=(NEWFUNC, vrm)`으로 설정되어 있어야 하며(여기서 *vr*m은 800, 900 또는 901임) 큐 공유 그룹에 있는 모든 큐 관리자에서 IBM MQ 8.0 기능을 사용할 수 있도록 재시작해야 합니다.

즉, 실질적으로 큐 공유 그룹에서 IBM MQ 8.0의 새 기능을 사용으로 설정하기 위한 두 가지 단계가 존재함을 의미합니다.

1. `OPMODE`가 `OPMODE=(NEWFUNC, 800)` 이상으로 설정된 상태에서 처음으로 다시 시작하면 큐 관리자를 이전 릴리스 레벨에서 실행하기 위해 되돌릴 수 없도록 차단합니다.

Queue managers migrated from IBM MQ 8.0 to 9.0.0 can be restarted with `OPMODE` set to `OPMODE=(NEWFUNC, 800)` without being prevented from reverting to run at IBM MQ 8.0.

2. 다른 모든 큐 공유 그룹 멤버가 LTSR 큐 관리자에서 `OPMODE`가 `OPMODE=(NEWFUNC, 800)` 또는 `OPMODE=(NEWFUNC, 900)`으로 설정된 상태에서 재시작되어 IBM MQ 8.0 이전 릴리스 레벨에서 실행하기 위해 되돌릴 수 없는 경우 두 번째로 재시작하면 IBM MQ 8.0의 새 기능을 사용할 수 있도록 허용됩니다.

예를 들어 세 개의 큐 관리자가 포함된 큐 공유 그룹의 경우 모든 큐 공유 그룹 멤버에서 IBM MQ 8.0의 새 기능을 사용으로 설정하기 위해 총 다섯 번 큐 관리자를 재시작해야 합니다.

새로운 기능 사용 안함

LTS 릴리스 큐 관리자에서 OPMODE=(NEWFUNC,900) 를 설정한 후 새 기능이 사용되는 것을 방지하기 위해 OPMODE 를 OPMODE=(COMPAT,900)로 재설정할 수 있습니다.

이를 수행하면 DISPLAY SYSTEM 은 OPMODE 을 COMPAT,900,710로 표시하며, 이는 IBM MQ 9.0.0이전 버전으로 큐 관리자를 되돌릴 수 없으며 IBM WebSphere MQ 7.1.0 새 기능만 사용할 수 있음을 나타냅니다.

자세한 정보는 새로운 기능 모드에서 호환성 모드로 전환을 참조하십시오.

관련 정보

[CSQ6SYSP 사용](#)

z/OS z/OS에서 버전별 OPMODE 제한

IBM MQ for z/OS 의 일부 새 기능 및 역방향 마이그레이션의 가용성은 **CSQ6SYSP** 매크로의 **OPMODE** 매개변수에 의해 제어됩니다. **OPMODE** 매개변수는 사용자가 지정된 릴리스에 머무르는 것을 결정하기 전에 선택한 새 기능을 사용할지 여부를 결정합니다. 제품의 다양한 버전에서 제한되는 기능과 용량은 다음과 같습니다.

z/OS에서 IBM WebSphere MQ 7.1

표 17. z/OS 에 있는 IBM WebSphere MQ 7.1 의 기능 및 기능	
Function	참조
공유 메시지 데이터 세트(SMDS)와 사용자 정의 오프로드 규칙의 필수조건인 CFLEVEL(5)	DEFINE CFSTRUCT 커플링 기능 및 오프로드 스토리지 환경 계획 공유되는 큐 메시지가 보유되는 위치
IMS 상태를 보고하는 X'3C' OTMA 프로토콜 메시지에 대한 지원	IMS 브릿지
커플링 기능 연결 실패에 대한 복원력	공유 큐 복구

z/OS에서 IBM MQ 8.0

표 18. IBM MQ for z/OS 8.0의 기능 및 용량	
Function	참조
버퍼 풀을 막대 위에 둘 수 있음	DEFINE BUFFPOOL
다중 클러스터 전송 큐	클러스터링: 클러스터 전송 큐 구성 방법의 계획 클러스터 전송 큐 및 클러스터-송신자 채널에 대한 작업 다중 클러스터 전송 큐 사용 방법 계획
증가된 최대 주소 지정 가능 로그 범위	대형 로그 상대 바이트 주소
CERTLABL을 사용하는 개인 채널을 위한 구성 가능한 인증서	인증서 레이블(CERTLABL)
호스트 이름 사용, 인증서 발행자 제한, CHLAUTH 규칙에서 클라이언트 신임 정보 확인	SET CHLAUTH

참고: **CD** 이러한 기능은 또한 IBM MQ 9.0에서 OPMODE에 의해 제한됩니다.

관련 정보

[CSQ6SYSP 사용](#)

z/OS z/OS에서 새 기능 모드에서 호환성 모드로 전환

IBM MQ for z/OS 의 새 기능 및 역방향 마이그레이션의 가용성은 **CSQ6SYSP** 매크로의 **OPMODE** 매개변수에 의해 제어됩니다. 새 기능 모드에서 호환성 모드로의 전환, 즉 OPMODE=(NEWFUNC,800) 또는

OPMODE=(NEWFUNC,900)에서 OPMODE=(COMPAT,800) 또는 OPMODE=(COMPAT,900)으로의 전환의 의미에 대해 알고 있어야 합니다.

CD

참고: 역방향 마이그레이션은 CD(Continuous Delivery) 릴리스에 대해 지원되지 않습니다. IBM MQ의 CD 릴리스를 실행하는 큐 관리자는 OPMODE=(NEWFUNC,90x)로 시작해야 합니다. 여기서 x는 수정 레벨입니다.

OPMODE=(NEWFUNC,800) 또는 OPMODE=(NEWFUNC,900)에서 OPMODE=(COMPAT,800) 또는 OPMODE=(COMPAT,900)로의 전환

OPMODE=(NEWFUNC,800) 또는 OPMODE=(NEWFUNC,900)에서 OPMODE=(COMPAT,800) 또는 OPMODE=(COMPAT,900)으로 전환하는 경우 특정한 새 IBM MQ 8.0 기능을 더 이상 사용할 수 없게 됩니다. 이는 다음과 같은 조건이 발생하게 합니다.

- BSDS를 버전 2로 변환한 경우 큐 관리자가 호환성 모드에서 시작되면 BSDS에 액세스할 수 없습니다. 즉, 큐 관리자가 시작하지 못하고 종료되며, 이유 코드는 00D10120입니다.
 - 로그 맵 인쇄 유틸리티(CSQJU004)를 실행하여 BSDS 버전을 찾을 수 있습니다.
- 15보다 큰 ID의 버퍼 풀이 일시중단으로 표시됩니다. 이는 새 기능 모드에서 큐 관리자가 다시 시작할 때까지 이러한 버퍼 풀을 사용하거나 삭제하거나 변경할 수 없음을 의미합니다. 버퍼 풀에 대한 정보는 큐 관리자가 새 기능 모드에서 다시 시작할 때까지 체크포인트 로그 레코드에 보관됩니다.
 - 일시중단된 버퍼 풀을 사용하는 페이지 세트도 일시중단됩니다. 일시중단된 페이지 세트에 대한 정보도 체크포인트 레코드에 보관됩니다.
 - 페이지 세트가 일시중단된 동안에는 페이지 세트의 메시지가 사용 불가능합니다. 일시중단된 페이지 세트를 사용하는 큐 또는 토픽을 사용하려고 시도하는 경우 MQRC_PAGESET_ERROR 메시지가 표시됩니다.
 - 일시중단된 동안 유틸리티 프로그램 CSQUTIL의 FORMAT 기능을 사용하여 TYPE(REPLACE)를 지정함으로써 페이지 세트를 다른 버퍼 풀과 연관시킬 수 있습니다. 이렇게 하면 DEFINE PSID 명령을 실행하여 다른 버퍼 풀을 사용하는 해당 페이지 세트를 다시 사용할 수 있습니다.
 - **참고:** 인다우트(in-doubt)인 단위를 제외하고, 일시중단된 페이지 세트를 포함한 모든 복구 단위는 해당 페이지 세트가 마지막으로 사용될 때 큐 관리자에 의해 백아웃됩니다. 페이지 세트가 큐 관리자에서 사용하도록 백아웃되면 이 복구의 인다우트(indoubt) 단위를 해석할 수 있습니다.
- LOCATION 속성이 ABOVE로 설정되어 있으며 ID가 15 이하인 버퍼 풀의 경우 LOCATION 속성이 BELOW로 전환되고 PAGECLAS 속성이 4KB로 설정되며 버퍼 풀 크기가 1000페이지로 설정됩니다.
- SYSTEM.CLUSTER.TRANSMIT.QUEUE 이외의 전송 큐를 사용하도록 구성된 클러스터-송신자 채널은 CSQX295E 메시지로 시작할 수 없습니다. 이 채널이 시작되도록 허용하려면 다음 조치를 수행해야 합니다.
 - 모든 클러스터-송신자 채널이 기본적으로 전송 큐 SYSTEM.CLUSTER.TRANSMIT.QUEUE를 사용하도록 큐 관리자의 기본 클러스터 전송 큐 구성을 변경하십시오. DEFCLXQ 큐 관리자 속성의 값을 SCTQ로 변경하여 이를 수행할 수 있습니다.
 - 다음 명령을 사용하여 클러스터 채널 이름 속성 값이 공백이 아닌 수동으로 정의된 전송 큐를 식별하십시오.

```
DISPLAY QLOCAL(*) WHERE(CLCHNAME NE ' ')
```

이 큐의 클러스터 채널 이름 속성 값을 공백으로 변경하십시오.

- 채널 인증 레코드가 해당 ADDRESS 속성에서 지정된 호스트 이름으로 작성된 경우 인바운드 채널을 시작하도록 허용되지 않습니다. 이 조건이 발생하면 제한 기능을 사용하는 각 채널 인증 규칙에 대해 메시지 CSQY344E가 발행됩니다.
- CHKCLNT 속성으로 채널 인증(CHLAUTH)을 정의하려면 큐 관리자가 NEWFUNC 모드로 실행 중이어야 합니다.
- 채널 속성으로 CERTLABL을 정의한 경우에도 채널은 큐 매니저 기본 CERTLABL을 계속 사용한다.

이전 버전의 IBM MQ로 되돌리는 데 도움이 필요한 경우, IBM 지원 센터에 문의하십시오.

관련 정보

[CSQ6SYSP 사용](#)

z/OS z/OS에서 IBM MQ 업그레이드 및 마이그레이션

IBM MQ의 새 릴리스를 설치하여 IBM MQ를 새 릴리스 또는 버전 레벨로 업그레이드할 수 있습니다. 같은 레벨 또는 서로 다른 레벨의 다중 설치가 동일한 z/OS 인스턴스에 공존할 수 있습니다. 더 높은 레벨의 큐 관리자를 실행하려면 마이그레이션이 필요합니다.

IBM MQ for z/OS 9.0에서 엔터프라이즈의 시스템을 업그레이드하는 방법이 변경되었습니다. 자세한 정보는 IBM MQ 릴리스 유형을 참조하십시오.

중요사항: **LTS** 역방향 마이그레이션은 Long Term Support(LTS) 릴리스에서만 가능합니다.

SMP/E를 사용하여 z/OS에 IBM MQ의 새 VRM 레벨을 설치하면 IBM MQ 라이브러리 세트가 작성됩니다. IBM MQ의 다른 VRM 레벨용 라이브러리가 동일한 z/OS 인스턴스에 공존할 수 있습니다. 그런 다음 동일한 z/OS 인스턴스에서 IBM MQ의 다른 릴리스 레벨에 대해 다른 큐 관리자를 실행할 수 있습니다.

나중 릴리스 레벨에서 실행되는 큐 관리자를 시작하는 경우, 큐 관리자를 해당 릴리스 레벨로 마이그레이션해야 합니다. 차이가 수정 레벨뿐인 경우에도 일부 마이그레이션이 필요할 수 있습니다. 한 버전에서 다른 버전으로 마이그레이션해야 하는 마이그레이션 태스크는 178 페이지의 『z/OS에서 나중 버전으로 IBM MQ를 마이그레이션하기 위한 계획』에 문서화되어 있습니다. 64 페이지의 『마이그레이션에 영향을 미치는 변경사항』도 참조하십시오.

IBM WebSphere MQ 7.0.1부터 큐 관리자를 새 버전 또는 릴리스로 완전히 마이그레이션한 후에는 마이그레이션을 되돌릴 수 없습니다. IBM WebSphere MQ 7.0.1 이상 버전의 경우, 새 **CSQ6SYSP** 매개변수 **OPMODE**를 사용하여 마이그레이션 발생 시점을 제어할 수 있습니다. 182 페이지의 『z/OS의 OPMODE』의 내용을 참조하십시오. 큐 관리자가 IBM WebSphere MQ 7.0 이하인 경우 이전 릴리스로 되돌릴 수 있습니다. 역방향 마이그레이션 PTF에 대해서는 IBM 지원 센터에 문의해야 할 수 있습니다.

OPMODE를 사용하면 모든 기존 애플리케이션을 새 릴리스 레벨로 마이그레이션할 수 있으며 여전히 이전 릴리스 레벨로 되돌릴 수 있습니다. 애플리케이션을 변경하거나 새 기능을 사용하는 애플리케이션을 추가한 후에는 제품의 이전 레벨로 되돌릴 수 없습니다. **OPMODE**는 IBM WebSphere MQ 6.0에서 IBM WebSphere MQ 7.0.1로의 정방향 마이그레이션에 적용됩니다.

OPMODE는 2단계 마이그레이션 프로세스를 강제 실행하는 옵션을 제공합니다.

1. 기존 애플리케이션의 회귀 테스트
2. 릴리스의 새 기능을 사용하는 새 애플리케이션 개발 및 기존 애플리케이션 변경

IBM WebSphere MQ 6.0 또는 이후 버전에서 큐 관리자 업그레이드 전략은 다음과 같습니다.

1. 업그레이드할 모든 큐 관리자에 공존 및 역방향 마이그레이션 PTF를 적용하십시오. PTF를 적용한 후 동일한 큐 공유 그룹 내에서 다른 레벨의 큐 관리자를 실행할 수 있습니다. 또한 큐 관리자의 마이그레이션을 현재 레벨로 되돌릴 수도 있습니다.
2. 첫 번째 큐 관리자를 업그레이드하십시오.
3. 이 큐 관리자에서 모든 기존 애플리케이션이 올바르게 실행되는지 확인하십시오.
4. 큐 공유 그룹 내의 모든 큐 관리자를 새 레벨로 가져온 다음 기존 애플리케이션이 계속 올바르게 작동하는지 확인하십시오.
5. 애플리케이션이 큐 공유 그룹 내의 모든 큐 관리자에서 새 기능을 사용할 수 있도록 **OPMODE** 설정을 변경하십시오.

참고: 5단계는 되돌아갈 수 없는 지점입니다. 더 이상 제품의 이전 레벨에서 큐 관리자를 실행할 수 없습니다.

6. 새 IBM WebSphere MQ 7.1 이상 기능을 사용하려면 큐 공유 그룹 내의 모든 큐 관리자를 다시 시작하십시오.

공존 및 역방향 마이그레이션 PTF의 두 가지 목적은 다음과 같습니다.⁹

1. 이전 릴리스 레벨의 큐 관리자가 나중 릴리스 레벨의 큐 관리자와 공존하도록 허용합니다. 특히 큐 관리자가 동일한 큐 공유 그룹에서 공존할 수 있도록 허용합니다.
2. 나중 릴리스의 데이터 정의를 사용하여 형식화된 큐 관리자 데이터 및 로그를 핸들링합니다.

⁹ 공존 및 역방향 마이그레이션 변경사항은 단일 또는 다중 수정사항으로 제공될 수 있습니다.

z/OS에서 다른 업그레이드 유형의 특성

z/OS의 한 릴리스에서 다른 릴리스로 업그레이드하는 경우, 변경사항의 효과는 VRM 레벨의 변경사항 범위에 따라 다릅니다. VRM 코드는 8 페이지의 『IBM MQ for z/OS의 버전 이름 지정 설계』에 설명되어 있습니다.

특히 버전, 릴리스 또는 수정 번호가 변경되는 경우 마이그레이션이 필요합니다.

LTS From IBM WebSphere MQ 7.0.1, all upgrades from IBM WebSphere MQ 6.0 or later to an IBM MQ 9.0 Long Term Support (LTS) release are reversible if the **OPMODE** has not been set to 뉴펀크.

CD CD(Continuous Delivery) 릴리스에 대한 업그레이드는 되돌릴 수 없습니다.

관련 개념

8 페이지의 『IBM MQ for z/OS의 버전 이름 지정 설계』

IBM MQ for z/OS에서 릴리스에는 세 자리 버전, 릴리스 및 수정(VRM) 코드가 있습니다. 다른 VRM 레벨에서 큐 관리자를 실행하려면 큐 관리자, 해당 애플리케이션 및 실행 환경을 마이그레이션해야 합니다. 마이그레이션 경로에 따라 마이그레이션에 필요한 노력이 증감될 수 있습니다.

83 페이지의 『큐 관리자 공존』

각기 다른 이름을 갖는 큐 관리자는 동일한 IBM MQ 설치를 사용하는 한 모든 서버에서 공존할 수 있습니다.

z/OS, UNIX, Linux 및 Windows의 경우 다양한 큐 관리자가 동일한 서버에서 공존하고 다른 설치와 연관될 수 있습니다.

190 페이지의 『IBM MQ for z/OS의 지원되는 이전 릴리스로 역방향 마이그레이션』

IBM MQ for z/OS의 새 릴리스를 설치한 후 이전 릴리스의 코드를 사용하여 실행 중인 큐 관리자를 중지하고 새 릴리스의 코드를 사용하여 큐 관리자를 재시작해 큐 관리자 마이그레이션을 수행합니다.

73 페이지의 『IBM MQ for Multiplatforms에서 마이그레이션 방법』

하나의 릴리스에서 다른 릴리스로 마이그레이션하는 기본 방법에는 단단계 마이그레이션(IBM i에서는 슬립 설치라고 함), 병렬 마이그레이션, 다단계 마이그레이션의 세 가지가 있습니다. 다단계 마이그레이션은 IBM i의 옵션이 아닙니다.

z/OS에서 마이그레이션 태스크의 순서

태스크를 수행해야 하는 순서와 함께 시스템에 대한 전반적인 마이그레이션 계획을 보여주는 이 정보를 읽어보십시오.

시작하기 전에

저장소를 이해하려면 [클러스터링: 우수 사례 및 클러스터링: 토폴로지 디자인 고려사항](#)의 정보를 검토하십시오.

이 태스크 정보

이 토픽 내 표에서는 전체 시스템을 마이그레이션하는 프로세스의 각 파트에 필요한 태스크와 해당 태스크를 수행해야 하는 순서를 보여줍니다.

참고사항:

- 다음 순서로 태스크를 수행해야 합니다.

1. 마이그레이션 개요
2. 시스템을 다음 릴리스로 마이그레이션

큐 공유 그룹(QSG)의 큐 관리자 및 클러스터의 큐 관리자는 병렬로 마이그레이션할 수 있지만, 단계별 마이그레이션이 발생하는 동안 비즈니스를 만족스럽게 운영하도록 언제나 QSG 및 클러스터에서 작동 중인 큐 관리자가 충분해야 합니다.

클러스터에 큐 관리자가 있으면 클러스터가 항상 현재 클러스터 아키텍처의 전체적인 그림을 보유할 수 있도록 일부 저장소 큐 관리자를 마이그레이션하기 전에 전체 저장소 큐 관리자를 마이그레이션해야 합니다.

표 19. z/OS에서 마이그레이션의 개요	
태스크	사용자의 사용 목적
1. 구성의 마이그레이션 준비	
2. 새 코드 설치	
3. 서버 애플리케이션 마이그레이션	

표 20. z/OS에서 시스템을 다음 릴리스로 마이그레이션	
태스크	사용자의 사용 목적
전체 저장소	
개요 - QSG에 있는 IBM MQ for z/OS에서 하나의 전체 저장소 마이그레이션	
4. DB/2 테이블 마이그레이션 및 새 CF 구조 정의	
5. 큐 관리자 마이그레이션	
6. 가능한 경우, IBM MQ for z/OS에서 다른 전체 저장소 마이그레이션	
7. QSG에 없는 전체 저장소	
8. 다른 플랫폼에 있는 전체 저장소	
다른 큐 관리자	
개요 - QSG에 있는 IBM MQ for z/OS에서 부분 저장소 마이그레이션	
9. 아직 수행되지 않은 경우, DB/2 테이블 마이그레이션 및 새 CF 구조 정의	
10. 하나의 큐 관리자 마이그레이션	
11. 마이그레이션 테스트 및 기타 큐 관리자 업그레이드	
12. QSG에 없는 부분 저장소 마이그레이션	
IBM MQ for z/OS에서 큐 공유 그룹 또는 클러스터에 없는 큐 관리자 마이그레이션	
13. 다른 플랫폼의 부분 저장소 마이그레이션	
14. 다른 플랫폼의 클러스터에 있지 않은 큐 관리자 마이그레이션	
새 기능 테스트 및 사용(202 페이지의 『사후 마이그레이션 태스크』 참조)	
15. 회귀 테스트	
16. 사용 가능한 새 기능 사용	

프로세스 중에 언제든지 클라이언트 라이브러리를 업그레이드할 수 있습니다. 마지막 태스크로, 새 기능을 사용하여 클라이언트를 다시 컴파일하고 배치하십시오.

결과

다른 릴리스로 시스템을 마이그레이션했습니다.

z/OS 지원되지 않는 이전 릴리스의 **IBM WebSphere MQ for z/OS**에서 마이그레이션 마이그레이션 프로세스를 수행하기 전에 프로덕션 시스템에서 업그레이드할지 아니면 테스트 시스템에서 업그레이드할지 여부를 고려해야 합니다.

프로덕션 시스템

프로덕션 시스템의 경우 먼저 해당 릴리스의 문서에 설명된 지시사항에 따라 IBM MQ의 지원되지 않는 릴리스를 IBM WebSphere MQ 7.1로 마이그레이션해야 합니다. 이전 버전의 제품에 대한 문서를 찾을 수 있는 위치에 대한 자세한 정보는 [이전 버전의 IBM MQ에 대한 정보를 참조하십시오](#).

그런 다음 이 절의 지시사항에 따라 IBM MQ 9.0으로 마이그레이션할 수 있습니다.

중요사항: IBM MQ 9.0로 마이그레이션하기 전에 시스템이 IBM WebSphere MQ 7.1에서 안정적인지 확인하십시오. 따라서 필요한 경우 복원할 시스템이 있어야 합니다.

테스트 시스템

테스트 시스템의 경우 대신 IBM MQ 9.0으로 직접 마이그레이션하는 것이 적절할 수 있습니다.

마이그레이션을 시작하기 전에, 시스템의 전체 백업을 수행하여 이전 릴리스를 다시 사용해야 할 경우 백업을 통해 재시작할 수 있는지 확인해야 합니다.

IBM MQ 9.0은 IBM MQ 9.0에서 처음 시작하는 동안 IBM MQ 오브젝트 및 메시지를 마이그레이션합니다.

IBM WebSphere MQ 7.0 및 IBM MQ 9.0 릴리스에서 오브젝트에 추가된 새 속성은 해당 기본값으로 설정됩니다.

중요사항: 이 방법을 사용하여 IBM MQ 9.0으로 마이그레이션한 후에는 원래 버전으로 되돌릴 수 없습니다.

마이그레이션하기 전에 수행된 전체 백업 세트를 사용하여 원래 버전에서 큐 관리자를 재시작할 수 있습니다. 백업이 수행된 이후 또는 IBM MQ 9.0에서 실행 중인 동안에 시스템에 작성된 모든 변경사항은 유실됩니다.

IBM MQ for z/OS의 지원되는 이전 릴리스로 역방향 마이그레이션

IBM MQ for z/OS의 새 릴리스를 설치한 후 이전 릴리스의 코드를 사용하여 실행 중인 큐 관리자를 중지하고 새 릴리스의 코드를 사용하여 큐 관리자를 재시작해 큐 관리자 마이그레이션을 수행합니다.

큐 공유 그룹에서 유지보수


큐 공유 그룹에서 개별 큐 관리자는 IBM MQ 9.0으로 마이그레이션할 수 있지만 IBM WebSphere MQ 7.1.0 또는 IBM MQ 8.0.0에 남아 있는 큐 관리자는 계속 작동할 수 있습니다. 이를 통해 다른 시간에 큐 공유 그룹 큐 관리자를 IBM MQ 9.0으로 업그레이드하여 큐 공유 그룹의 가용성을 높게 유지할 수 있습니다.

하위 레벨의 큐 관리자가 QSGDISP(GROUP)와 QSGDISP(SHARED) 오브젝트에 IBM MQ 9.0 추가를 허용할 수 있게 하는 데 필요한 기능이 역방향 마이그레이션 기능을 제공하는 동일한 APAR(Authorized Program Analysis Report)에 통합됩니다.

지원되는 코드 레벨

Migration support is provided from both IBM WebSphere MQ 7.1.0 and IBM MQ 8.0.0 to IBM MQ for z/OS 9.0.


역방향 마이그레이션 APAR은 IBM WebSphere MQ 7.1.0의 경우 PI64465 및 IBM MQ 8.0.0의 경우 PI64466입니다.

중요사항:  PTFs for these APARs must be applied on IBM WebSphere MQ 7.1.0 or IBM MQ 8.0.0 prior to attempting to fall back from IBM MQ for z/OS 9.0.0 Long Term Support (LTS) release.

 역방향 마이그레이션은 CD(Continuous Delivery) 릴리스에 대해 지원되지 않습니다.

이러한 APAR의 PTF는 [최신 릴리스로 마이그레이션하기 위한 계획](#)에 설명된 *IBM MQ 9.0*의 마이그레이션 및 허용 PTF입니다.

IBM WebSphere MQ 7.1.0 이전 제품 버전의 경우 서비스가 중지되었습니다. 이러한 버전의 경우 역방향 마이그레이션 기능을 사용할 수 없습니다.

 링크 팩 영역 (LPA)에 설치된 IBM MQ for z/OS 9.0.0 및 IBM MQ for z/OS 9.0.1 초기 코드는 하향 호환 가능합니다. 이 코드는 IBM WebSphere MQ 7.1.0 및 IBM MQ 8.0.0에서 실행되는 큐 관리자를 지원합니다.

IBM MQ 9.0 레벨로 업데이트하고 REFRESH QMGR TYPE(EARLY) 명령을 사용하여 큐 관리자 서브시스템을 새로 고치고 나면 후속 정방향 또는 역방향 마이그레이션 활동에 대해 초기 코드를 변경할 필요가 없습니다.

메시지

```
CSQ3111I <cpf> CSQYSCMD - EARLY PROCESSING PROGRAM IS 9.0 LEVEL 008-000
```

위의 메시지가 큐 관리자 joblog에 시작 중에 표시되고 큐 관리자가 올바른 레벨의 초기 코드를 사용하고 있음을 표시합니다.

한계 및 제한

IBM MQ for z/OS 9.0 설치에서 역방향 마이그레이션이 더 이상 필요하지 않음을 확인할 때까지 역방향 마이그레이션을 수행할 수 없는 새로운 특정 기능을 사용할 수 없게 함으로써 역방향 마이그레이션을 지원하는 마이그레이션 스위치를 사용합니다.

마이그레이션 스위치는 CSQ6SYSP의 **OPMODE** 매개변수를 사용하여 ZPARM으로 변경하여 구성합니다.

LTS **OPMODE** 가 COMPAT로 설정되어 있는 동안에는 특정 새 기능을 사용할 수 없지만 Long Term Support (LTS) 릴리스에서 역방향으로 마이그레이션할 수 있습니다. **OPMODE**가 NEWFUNC로 설정되면 모든 새 기능을 사용할 수 있지만 더 이상 역방향 마이그레이션은 수행할 수 없습니다.

CD 역방향 마이그레이션은 CD(Continuous Delivery) 릴리스에 대해 지원되지 않습니다. Queue managers running a CD release of IBM MQ must be started with **OPMODE**=(NEWFUNC, 90x). For example, an IBM MQ 9.0.1 queue manager must be started with **OPMODE**=(NEWFUNC, 901).

MQSC 명령 **DISPLAY SYSTEM** 명령은 COMPAT 또는 NEWFUNC의 조작 모드와 두 개의 버전 번호의 세 값을 표시합니다. 첫 번째 버전 번호는 풀백할 수 있는 IBM MQ for z/OS의 버전을 나타냅니다. 두 번째 버전 번호는 사용 가능한 새 기능의 레벨을 표시합니다.

조작 모드가 COMPAT인 경우, 버전 번호는 풀백할 수 있는 IBM MQ for z/OS의 버전을 나타냅니다.

메시지 **CSQY101I**에서 시작 중에 표시되는 **OPMODE**의 값은 ZPARM을 사용하여 요청된 조작 모드를 반영합니다. 큐 관리자 초기화는 **DISPLAY SYSTEM**으로 표시된 실제 조작 모드를 판별하기 위해 큐 공유 그룹의 로컬 상태와 기타 멤버를 조합하여 요청된 조작 모드를 평가합니다.

IBM MQ 9.0에서 새로 작성된 큐 관리자를 이전 릴리스로 역방향 마이그레이션할 수 없습니다. IBM MQ 9.0 방향으로 마이그레이션된 큐 관리자는 마이그레이션이 시작된 원래 위치를 기억하며 기억된 이전 버전으로만 되돌릴 수 있습니다.

애플리케이션은 특정 연결 유형(WAS 및 Db2 스토어드 프로시저에서 사용된 IMS, BATCH 및 RRSBATCH)을 통해 여러 큐 관리자에 동시에 연결할 수 있습니다. 필요한 경우 이러한 큐 관리자는 서로 다른 레벨의 IBM MQ 코드를 실행할 수 있습니다. 이 경우 어댑터 코드(일반적으로 STEPLIB DD 문 또는 환경 변수를 통해 참조됨)는 연결된 큐 관리자의 최상위 레벨에 해당하는 라이브러리에서 로드되어야 합니다. 어댑터 코드가 이전 큐 관리자에 대한 연결을 지원할 수 있는 경우 역방향 마이그레이션 시나리오에서 이전 레벨 코드를 사용하여 MSTR 및 CHIN 프로시저를 재시작할 수만 있고 연결 중인 작업을 변경할 수는 없습니다.

IBM MQ for z/OS 9.0의 조작 및 제어 ISPF 패널인 CSQOREXX는 이전 릴리스에서 큐 관리자에 연결하고 관리할 수 있습니다. 그러나, 하위 릴리스의 ISPF 패널은 IBM MQ for z/OS 9.0에 연결할 수 없습니다. 마이그레이션하거나 풀백하는 동안에는 큐 관리자가 실행 중인 코드 레벨과 동일한 버전의 ISPF 패널을 사용하거나 상위 릴리스의 코드에서 CSQOREXX를 사용하십시오. 혼합 레벨 큐 공유 그룹에서, 이전 릴리스의 ISPF 패널이 IBM MQ 9.0 큐 관리자의 응답을 허용하지 않으므로 IBM MQ for z/OS 9.0 패널을 사용하여 IBM MQ 8.0.0 또는 7.1 큐 관리자를 관리해야 합니다.

관련 참조

185 페이지의 『z/OS에서 새 기능 모드에서 호환성 모드로 전환』

IBM MQ for z/OS의 새 기능 및 역방향 마이그레이션의 가용성은 **CSQ6SYSP** 매크로의 **OPMODE** 매개변수에 의해 제어됩니다. 새 기능 모드에서 호환성 모드로의 전환, 즉 **OPMODE**=(NEWFUNC, 800) 또는 **OPMODE**=(NEWFUNC, 900)에서 **OPMODE**=(COMPAT, 800) 또는 **OPMODE**=(COMPAT, 900)으로의 전환의 의미에 대해 알고 있어야 합니다.

z/OS 단일 IBM MQ for z/OS 큐 관리자 마이그레이션 준비

마이그레이션을 위해 z/OS에서 단일 IBM MQ 큐 관리자를 준비하는 단계를 따르십시오.

이 태스크 정보

z/OS에서 IBM MQ 큐 관리자를 마이그레이션하도록 준비하려면, 이 개요 내의 링크를 사용하여 이 주제에 있는 세부 단계를 수행해야 합니다.

1. 마이그레이션을 위해 기존 큐 관리자 준비(1단계 참조)
2. 새 코드를 설치하고 큐 관리자를 실행 중인 모든 MVS 시스템에서 대상 라이브러리를 사용 가능하게 하고 액세스 부여(2단계 참조)
3. 엔터프라이즈에서 각 큐 관리자의 백업 조작 수행(3단계 참조)
4. 큐 관리자(MSTR) 및 채널 시작기(CHIN) 주소 공간에 대한 사용자 ID 정의 검토(4단계 참조)
5. IBM MQ 시스템 재시작(5단계 참조)
6. 마이그레이션 전에 페이지 세트 0 사용 검토(6단계 참조)
7. Db2 테이블을 마이그레이션한 후 엔터프라이즈에서 OSG를 사용하는 경우 각각의 큐 공유 그룹(QSG)에 대해 이 단계 반복(7 단계 참조)
8. 새 커플링 기능(CF) 구조 정의를 추가하고 엔터프라이즈에서 QSG를 사용하는 경우 각 QSG에서 이 단계 반복(8단계 참조)
9. 서버 애플리케이션의 마이그레이션 고려(9 단계 참조)
10. Advanced Message Security(AMS) 구성(10 단계 참조)

프로시저

1. IBM MQ 구성의 마이그레이션 준비를 완료하십시오.
 - a) IBM MQ의 버전에 대한 PSP(Preventive Service Planning) 버킷을 참조하십시오(PSP 버킷 - 웹에서 찾는 방법 참조).
 - b) 엔터프라이즈가 사용하는 IBM MQ 코드의 버전에 마이그레이션 및 허용 PTF를 적용하십시오(IBM MQ 지원, 마이그레이션 PTF 참조).

"마이그레이션 및 허용" PTF는 "역방향 마이그레이션 및 공존" PTF라고도 합니다. 동일한 PTF입니다. 필요한 마이그레이션 PTF를 모르는 경우 다음 명령 SMP/E를 실행하십시오.

```
CD  
REPORT MISSINGFIX ZONES(mqtgtzone) FIXCAT(IBM.Coexistence.MQ.V9R0M0)
```

자세한 정보는 [FIXCAT](#) 및 [IBM MQ 마이그레이션 설치](#)를 참조하십시오.



주의: PTF에 Db2 계획의 리바인드가 필요한 경우, 이 프로세스가 필요함을 표시하는 +HOLD(ACTION)를 제공합니다. 이 경우, 마이그레이션을 시작하기 전에 [Db2 테이블 마이그레이션을 참조하여](#) 계획을 바인딩하십시오.

기타 FIXCAT 범주는 [IBMIBM 수정사항 범주 값 및 설명](#)에 나열되어 있습니다.

IBM MQ 9.0를 사용하여 다른 제품을 실행할 수 있는 TargetSystem-RequiredService.MQ.V9R0M0의 추가 카테고리가 있습니다.

2. 새 코드를 설치하고 큐 관리자를 실행 중인 모든 MVS 시스템에서 대상 라이브러리를 사용 가능하게 하고 액세스를 부여하십시오.

각 MVS 시스템에 대해 다음 절차를 수행해야 합니다.

 - a) IBM MQ 대상 라이브러리를 시스템에 복사하고 각 MVS 시스템에서 한 번씩 새 버전의 초기 코드를 설치하십시오.

큐 관리자를 실행하는 각 MVS 시스템에서 모든 큐 관리자에 대한 코드를 활성화하십시오.

LPA를 업데이트합니다. 자세한 정보는 [z/OS 링크 목록 및 LPA 업데이트](#)를 참조하십시오.

- b) APF는 로드 라이브러리에 권한을 부여하고 외부 보안 시스템을 사용하여 데이터 세트에 대한 액세스 권한을 부여합니다.

자세한 정보는 [APF에서 IBM MQ 로드 라이브러리 권한 부여](#)를 참조하십시오.

- c) 파일 시스템 zFS를 복사하고 이를 읽기 전용으로 마운트하십시오.

IBM MQ for z/OS Unix System Services Component가 설치되어 있는 경우 zFS 또는 이전 HFS만 있으면 됩니다. 자세한 정보는 [프로그램 디렉토리를 참조](#)하십시오.

REFRESH QMGR TYPE(EARLY) 명령을 사용하여 새 초기 코드를 사용할 수 있도록 모든 큐 관리자를 새로 고치십시오. 자세한 정보는 [REFRESH QMGR](#)을 참조하십시오.

3. 변경을 수행하기 전에 모든 오브젝트와 JCL의 before 사본을 보유하도록 엔터프라이즈에서 각 큐 관리자에 대한 백업 조작을 수행하십시오.

이는 필요한 경우 현재 시스템으로의 롤백을 더 쉽게 해줍니다.

- a) 예를 들어 CSQUTIL COMMAND MAKEDEF(.)를 사용하여 IBM MQ의 정의된 오브젝트를 백업하십시오.

자세한 정보는 [CSQUTIL의 COMMAND 함수 사용](#)을 참조하십시오.

- b) 백업:

- MSTR 및 CHINIT 시작 프로시저 작업
- CSQINP1 및 CSQINP2 연결에 사용된 초기화 입력 데이터 세트
- 시스템 매개변수 모듈(ZPARM) 라이브러리
- 필요에 따라 기타 태스크

참고: 폴백 옵션으로 페이지 세트, BSDS 및 활성 로그의 백업을 작성할 수도 있습니다. IBM MQ 자원 백업에 대한 자세한 정보는 [페이지 세트 백업 및 복구 방법](#)을 참조하십시오.

4. OMVS 세그먼트가 정의된 사용자 ID 아래에서 실행되는 MSTR 및 CHIN 주소 공간을 올바른 UID로 확인하여 USS(Unix System Services)를 사용하도록 설정하십시오.

5. IBM MQ 시스템을 재시작하여 마이그레이션 및 허용 PTF로 실행하십시오.

- a) 큐 관리자를 재시작하고 엔터프라이즈의 전체 시스템을 자세히 모니터링하여 문제가 없는지 확인하십시오.

엔터프라이즈의 규모 및 복잡도에 따라 상당한 시간이 걸릴 수도 있으므로 마이그레이션 스케줄에서 이를 고려해 계획해야 합니다.

6. 페이지 세트 0의 사용법을 검토하십시오.

엔터프라이즈에서 이미 IBM WebSphere MQ 7.1을 사용하는 경우 이 단계는 무시할 수 있습니다.

연산자 명령 /cpf DISPLAY USAGE PSID(0)를 실행하여(여기서, **cpf**는 큐 관리자의 서브시스템에 대한 명령 접두부) 페이지 세트 0 사용법에 대한 보고서를 가져오십시오.

큐 정의의 크기는 IBM WebSphere MQ 7.1에서 증가했습니다. 제품의 이전 버전에서 제품의 이 버전 또는 이상 버전으로의 마이그레이션 중에 페이지 세트 0에 저장된 큐 정의는 다시 작성됩니다.

큐 관리자가 IBM WebSphere MQ 7.1 이상으로 처음 마이그레이션되는 경우 단일 트랜잭션으로 다시 작성 이 수행됩니다.

마이그레이션을 수행하는 동안 큐 정의 사본을 작성하려면 페이지 세트 0에 사용할 수 있는 공간이 충분한지 확인하십시오. 일반적으로 마이그레이션 전에 페이지 세트 0에 여유 공간이 60%이면 충분합니다. 그러나 필요에 따라 페이지 세트 정의에서 EXPAND(SYSTEM)을 사용하면 자동 확장이 허용됩니다.

마이그레이션 중에 페이지 세트 0에서 공간이 부족하면 큐 관리자는 완료 코드 X'5C6' 및 이유 코드 X'00C91900'으로 이상종료됩니다.

7. 각 Db2 데이터 공유 그룹에 대한 Db2 테이블을 마이그레이션하십시오.

다중 QSG가 동일한 Db2 테이블을 사용할 수 있으므로 각 Db2 데이터 공유 그룹에 대해 이를 수행해야 합니다.

새 버전의 제품에서 제공되는 IBM 제공 샘플을 사용하여 이 태스크를 수행할 수 있습니다. 일부 Db2 테이블 정의가 업데이트되고 일부 새 Db2 테이블은 큐 관리자의 마이그레이션된 버전을 위해 작성됩니다.

참고사항:

- a. Db2 테이블을 마이그레이션하기 전에 모든 큐 관리자에 마이그레이션 및 허용 PTF를 적용해야 합니다.
- b. 큐 공유 그룹에 있는 모든 큐 관리자를 현재 릴리스에서 PTF가 적용된 상태로 재시작해야 합니다.
- c. 어떤 단계에서도 전체 큐 공유 그룹의 사용 불가능이 필요하지 않습니다.
- d. Db2 테이블을 마이그레이션하십시오.


Db2 잠금 문제점으로 인해 설명한 작업이 실패하는 경우, Db2 자원 경합 때문일 수 있습니다. 시스템 사용률이 높은 경우 잠금이 발생할 수 있습니다. 나중에 시스템 사용률이 낮거나 일시정지되었을 때 작업을 다시 제출하십시오.

Db2 환경 설정의 5 단계 및 6 단계를 참조하십시오.

- e. 마이그레이션 중인 제품 버전에서 제공하는 최신 *thlqual.SCSQPROC*에서 CSQ45* 작업을 사용하십시오.

사용할 JCL은 Db2 테이블에서 IBM MQ의 최상위 버전에 따라 다릅니다.



주의:  Db2 테이블에 IBM MQ 9.0 큐 관리자가 있는 경우 선행 단계 b 및 c를 무시하십시오.

- i) Db2 테이블에 IBM WebSphere MQ 7.1 큐 관리자가 있는 경우, CSQ4571T를 사용하십시오. Db2 테이블에 IBM WebSphere MQ 7.0 큐 관리자가 있는 경우, CSQ4570T를 사용하십시오.
- ii) CSQ45* 샘플을 사용자 정의하십시오.
CSQ45*에 있는 헤더 정보는 샘플을 사용자 정의하는 방법을 설명합니다.
- iii) 사용자 정의된 CSQ45* 작업을 실행하십시오.
- iv) *thlqual.SCSQPROC*에 있는 CSQ45BPL 및 CSQ45GEX 샘플을 사용자 정의하십시오.
CSQ45BPL 및 CSQ45GEX에 있는 헤더 정보는 샘플을 사용자 정의하는 방법을 설명합니다.
- v) 사용자 정의된 작업 CSQ45BPL 및 CSQ45GEX를 실행하십시오.
- f. 동일한 데이터 공유 그룹(DSG)에 복수의 QSG가 존재하는 경우 각각의 큐 공유 그룹을 검사하여 각각의 멤버가 해당 마이그레이션 기준을 충족하는지 확인해야 합니다. CSQ4571T와 함께 샘플 JCL CSQ45MQS를 사용하십시오.

자세한 정보는 JCL 헤더 설명을 참조하십시오.

8. 새 커플링 기능(CF) 정의를 추가하십시오.

각 QSG에서 이 단계를 반복하십시오. 엔터프라이즈에서 이미 IBM WebSphere MQ 7.1을 사용하는 경우 이 단계는 무시할 수 있습니다.

IBM WebSphere MQ 7.0.1부터 새 CF 구조가 필요합니다. 이러한 정의를 추가하는 방법에 대한 정보는 커플링 기능 설정을 참조하십시오.

SYSTEM.QSG.CHANNEL.SYNCQ를 일반 애플리케이션 CF 구조에서 시스템 CF 구조 CSQSYSAPPL 구조로 마이그레이션하는 올바른 프로세스는 다음과 같습니다.

- a) 실행되는 채널이 없도록 모든 큐 공유 그룹 큐 관리자에게 채널 시작기(CHINIT)를 중지하십시오.
 - b) CSQUTIL COPY를 사용하여 SYSTEM.QSG.CHANNEL.SYNCQ의 메시지를 임시 데이터 세트에 복사하십시오.
 - c) 저장소에서 SYSTEM.QSG.CHANNEL.SYNCQ를 삭제하십시오.
 - d) CFSTRUCT(CSQSYSAPPL)를 사용하여 SYSTEM.QSG.CHANNEL.SYNCQ를 정의하십시오.
공유 큐이므로 QSG당 한 번만 정의해야 합니다. QSG 내 큐 관리자에게 이 큐를 정의할 수 있습니다.
 - e) CSQUTIL LOAD를 사용하여 임시 데이터 세트에서 새로 정의된 공유 큐로 다시 SYNCQ 메시지를 다시 로드하십시오.
 - f) 다른 마이그레이션 단계를 수행하고 CHINIT를 다시 시작하여 변경을 적용하십시오.
9. 서버 애플리케이션을 마이그레이션하십시오.

IBM MQ 가 있는 동일한 호스트에서 실행 중인 Java 또는 JMS 애플리케이션은 바인딩 모드에서 큐 관리자에 연결합니다. 이는 교차 메모리 연결입니다. 이 모드에서 애플리케이션은 SPEPLIB 연결을 업데이트해야 합니다. 그러면 시스템에서 항상 최상위 버전의 IBM MQ 라이브러리를 로드할 수 있습니다.

z/OS Java 또는 JMS 애플리케이션이 WebSphere Application Server 아래에서 실행 중인 경우 이 애플리케이션은 바인딩 모드의 대체 방법으로 클라이언트 모드를 사용합니다.

IBM MQ 라이브러리는 다음을 포함합니다.

thlqual.SCSQANLx

이 라이브러리는 자국어(NL)로 표시된 오류 메시지 정보를 포함합니다. 문자 'x'는 자국어(NL)에 대한 문자를 나타냅니다.

thlqual.SCSQAUTH

이 라이브러리는 애플리케이션이 사용하는 코드를 포함합니다.

IBM MQ에 대한 서버 애플리케이션은 다음을 포함할 수 있습니다.

- 배치 애플리케이션
 - ISPF의 제어판
 - IMS
 - IPCS(Interactive Problem Control System)
 - RRS 어댑터(Db2 스토어드 프로시저 포함)
 - TSO
 - 또한 WebSphere Application Server for z/OS, IBM Integration Bus 및 CICS
- a) "TSO ISRDDN ENQ ' thlqual.SCSQANLE'" 명령을 사용하여(설치를 위해 thlqual을 High Level Qualifier로 대체) 지정된 라이브러리에서 실행하는 작업을 확인할 수 있습니다. 이는 적절히 수정할 수 있습니다.
- b) 애플리케이션 JCL에서 STEPLIB를 업데이트하고 새 IBM MQ 라이브러리를 참조하십시오.
- c) 이 애플리케이션을 재시작하십시오.
추가 정보는 다음을 참조하십시오.
- [배치, TSO 및 RRS 어댑터 설정](#)
 - [IMS 어댑터 설정](#)
 - [조작 및 제어판 설정](#)
 - [IBM MQ 덤프 형식화 멤버 포함](#)
- d) 다른 소프트웨어 (예: WebSphere Application Server, IBM Integration Bus 또는 CICS) 를 마이그레이션하여 필요한 IBM MQ 버전을 사용하십시오.
- CICS

CICS 리전 JCL의 STEPLIB 및 DFHRPL 연결에서 IBM MQ 라이브러리를 업데이트하고 CICS를 다시 시작하십시오.

CICS 3.2 이하에서 IBM MQ 및 CICS 사이의 연결은 IBM MQ에서 제공합니다. IBM MQ에서 제공하는 DFHRPL 연결에서 SCSQCICS 및 SCSQAUTH 라이브러리를 변경해야 합니다.

CICS 3.2 이후 IBM MQ 및 CICS 사이의 연결은 CICS 라이브러리에서 제공합니다. Update the libraries, if you are using CICS Transaction Server Transaction Server for z/OS 3.2 or later. 업데이트하지 않으면 최신 IBM MQ 기능을 사용할 수 없습니다. IBM MQ에서 제공하는 DFHRPL 연결에서 SCSQCICS 라이브러리를 변경하고 STEPLIB 연결도 변경해야 합니다.

별도의 CICS 시작 프로시저 JCL을 작성하십시오. IBM MQ 큐 관리자에 연결된 각 CICS 리전에서 별도의 CICS 시작 프로시저 JCL이 있는지 확인하십시오.

이를 통해 CICS 시작 프로시저 JCL에서 IBM MQ 라이브러리의 특정 버전에 대한 참조를 수정하면 해당 단일 CICS 리전에만 영향을 주도록 보장합니다. 이러한 방식으로 하나의 큐 관리자 및 CICS 리전에만 또는 이에 연결된 리전을 마이그레이션하여 단계별 마이그레이션을 가능하게 합니다.

CICS STEPLIB에는 thlqual.SCSQAUTH가 있으며 DFHRPL에는 thlqual.SCSQCICS, thlqual.SCSQLOAD 및 thlqual.SCSQAUTH가 있습니다. 자세한 정보는 [CICS- IBM MQ 어댑터 설정을 참조하십시오](#).

- z/OS용 WAS

바인딩 연결이 사용 중인 애플리케이션 서버 환경에서 실행 중인 경우, WAS STEPLIB를 IBM MQ 라이브러리로 업데이트해야 합니다.

자세한 정보는 [IBM MQ 라이브러리 및 z/OS STEPLIB의 WebSphere Application Server](#) 를 참조하십시오.

또한 IBM MQ 설치의 새 버전에서 고유 라이브러리를 통해 IBM MQ 메시징 제공자를 구성해야 합니다. 추가 정보는 [고유 라이브러리를 통해 IBM MQ 메시징 제공자 구성을 참조하십시오](#).

USS에서 원시 라이브러리의 최신 레벨을 사용하십시오.

편의상 DFP ALIAS를 사용할 수 있습니다. 데이터 세트 알리어스(예: MQM.MQP1.SCSLOAD)를 작성하고 JCL에서 이를 참조하십시오. 알리어스를 실제 데이터 세트(예: MQM.V700.SCSLOAD 또는 MQM.V710.SCSLOAD)에 맵핑하십시오.

두 세트의 대상 라이브러리 간 전환을 위해 알리어스를 변경하십시오. 알리어스를 사용하면 STEPLIB JCL을 변경하지 않고 IBM MQ의 새 릴리스로 이동할 때 큐 관리자 또는 애플리케이션을 시작할 수 있습니다.

10. Advanced Message Security(AMS)을 구성하십시오.

큐 관리자가 Advanced Message Security (AMS)을 사용하도록 구성된 경우, [Advanced Message Security 마이그레이션](#) 토픽의 [Advanced Message Security 마이그레이션 준비](#) 섹션에 있는 단계를 수행하십시오.

결과

마이그레이션을 위해 z/OS에서 IBM MQ 큐 관리자를 준비했습니다.

다음에 수행할 작업

196 페이지의 『[제품의 다음 릴리스로 단일 IBM MQ z/OS 큐 관리자 마이그레이션](#)』의 지시사항을 수행하여 큐 관리자를 마이그레이션하십시오.

관련 정보

[IBM MQ for z/OS 프로그램 디렉토리 PDF 파일](#)

z/OS **제품의 다음 릴리스로 단일 IBM MQ z/OS 큐 관리자 마이그레이션**
이 주제의 지시사항을 수행하여 z/OS에서 단일 IBM MQ 큐 관리자를 마이그레이션하십시오.

이 태스크 정보

z/OS의 IBM MQ 큐 관리자를 다른 버전으로 마이그레이션하려면 다음을 수행해야 합니다.

- 192 페이지의 『[단일 IBM MQ for z/OS 큐 관리자 마이그레이션 준비](#)』에서 설명하는 프로세스
- 이 개요 내의 링크를 사용하는 이 주제에 있는 세부 단계
 1. 초기화 입력 데이터 세트 업데이트(197 페이지의 『1』 단계 참조).
 2. 애플리케이션 중지 또는 연결 끊기(197 페이지의 『2』 단계 참조)
 3. 큐 관리자 및 해당 채널 시작기 중지(197 페이지의 『3』 단계 참조)
 4. 큐 관리자 및 채널 시작기에 대한 STEPLIB 를 갱신하십시오. 197 페이지의 『4』 단계를 참조하십시오.
 5. **CD** 대상 버전 시스템 매개변수 모듈(ZPARM) 업데이트(197 페이지의 『5』 단계 참조)
 6. Advanced Message Security 구성(198 페이지의 『6』 단계 참조)
 7. 시스템의 보안 제어 검토(198 페이지의 『7』 단계 참조)
 8. 큐 관리자 시작(198 페이지의 『8』 단계 참조)
 9. 선택적으로 큐 관리자를 이전 버전으로 되돌리기(198 페이지의 『9』 단계 참조)

프로시저

1. 초기화 입력 데이터 세트를 업데이트하십시오.

각 IBM MQ 큐 관리자는 IBM MQ 초기화 입력 데이터 세트에 포함된 일련의 명령에서 해당 초기 정의를 가져옵니다. 이러한 데이터 세트는 큐 관리자 시작된 태스크 프로시저에 정의된 데이터 정의(Data Definition) 이름 CSQINP1 및 CSQINP2에 의해 참조됩니다.

초기화 입력 데이터 세트 사용자 정의를 참조하십시오.

초기화 입력 데이터 세트에 제공되는 샘플은 IBM MQ 버전 간에 변경될 수 있습니다. 이전에 CSQINP1 및 CSQINP2로 작성된 사용자 정의를 검토하고 이를 최신 버전의 제품에서 제공하는 초기 정의로 병합해야 합니다. 198 페이지의 『z/OS에서 CSQINP1 및 CSQINP2 입력 데이터 세트 변경』의 내용을 참조하십시오.

클라이언트에서 사용된 서버 연결 채널을 보호하십시오(큐 관리자에 대한 원격 연결성 보안 참조).



주의: SYSTEM.DEFAULT.SUB의 DEFINE SUB는 더 이상 CSQINP2 입력 데이터 세트에서 허용되지 않습니다. DEFINE SUB 명령은 대신 CSQINPT 입력 데이터 세트에서 실행할 수 있습니다. CSQINPT 입력 데이터 세트는 큐 관리자 시동 중 또는 발행/구독 엔진이 **ALTER QMGR PSMODE(ENABLED)** 명령으로 시작될 때 발행/구독 엔진이 시작될 때마다 처리됩니다. CSQINPT 입력 데이터 세트의 사용에 대한 자세한 정보는 IBM MQ for z/OS에 명령 실행을 참조하십시오.

2. 큐 관리자를 사용하는 모든 애플리케이션(예: CICS, IMS 또는 배치) 및 다른 큐 관리자에 연결된 IBM MQ 채널을 중지시키거나 연결을 끊으십시오.
3. 큐 관리자 및 해당 채널 시작기를 중지하십시오.
4. 큐 관리자(MSTR) 및 채널 시작기(CHINIT)의 STEPLIB를 업데이트하십시오.

시작 프로시저 및 CHINIT JCL을 업데이트하십시오.

a) 프로시저를 업데이트하여 큐 관리자를 시작하십시오.

큐 관리자의 STEPLIB를 라이브러리의 새 버전에 대한 참조로 변경하십시오.

IBM MQ 큐 관리자용 프로시저 작성을 참조하십시오.

IBM MQ에서는 일부 기능에 대해 z/OS 메모리 오브젝트를 막대(bar) 이상으로 사용합니다. 큐 관리자가 막대 위의 스토리지에 액세스하도록 허용해야 합니다.

사용자 설치에서 가상 스토리지를 사용하는 작업의 기본 한계를 2GB 막대(bar) 이상으로 제공하도록 SYS1.PARMLIB의 SMFPRMxx 멤버 또는 **IEFUSI** 엑시트를 사용자 정의했을 수 있습니다. 이 한계가 큐 관리자에 충분한 메모리를 제공하는지 확인하십시오. 합리적인 시작 할당은 2GB입니다. 메시지 **CSQY220I**에서는 현재 사용하는 가상 스토리지 및 사용 가능한 공간의 크기를 표시합니다.

사용자 설치에서 스토리지에 대해 막대(bar) 이상의 기본 한계가 없거나 큐 관리자에 대해 다른 한계를 사용하려면, 큐 관리자 스토어드 프로시저(예: xxxMSTR)의 JCL에서 **MEMLIMIT** 매개변수를 코딩하여 메모리 오브젝트에 대해 막대(bar) 이상으로 사용 가능한 가상 스토리지의 크기에 대한 큐 관리자별 제한을 제공할 수 있습니다.

```
//PROCSTEP EXEC PGM=CSQYASCP,REGION=0M,MEMLIMIT=2G
```

MEMLIMIT는 막대(bar) 이상의 사용 가능한 메모리를 정의합니다(주소 공간 스토리지 참조).

IBM MQ가 막대(bar) 이상의 메모리를 사용하기 때문에, 큐 관리자가 스토리지에 막대(bar) 이상으로 액세스하도록 허용해야 합니다.

표시줄 위에서 사용 가능한 스토리지가 충분하지 않은 경우, 큐 관리자가 시작 시에 이를 보고하고 중지합니다.

b) 채널 시작기의 프로시저를 업데이트하십시오.

채널 시작기의 STEPLIB를 라이브러리의 새 레벨에 대한 참조로 변경하십시오.

채널 시작기용 프로시저 작성을 참조하십시오.

5. CD

처음으로 Continuous Delivery (CD) 릴리스로 마이그레이션하는 경우, 새 기능 모드에서 시작하도록 시스템 매개변수 모듈 (ZPARM) 에 **OPMODE** 매개변수를 구성해야 합니다.

예: **OPMODE**=(NEWFUNC, 901)

중요사항: Do not update ZPARM at this stage when migrating to an IBM MQ 9.0.0 Long Term Support (LTS) release.

추가 정보는 [OPMODE](#)의 내용을 참조하십시오.

6. 큐 관리자가 Advanced Message Security (AMS)을 사용하도록 구성된 경우, [Advanced Message Security 마이그레이션](#)의 단계를 수행하십시오.
7. 큐 공유 그룹, 채널 시작기, 커플링 기능 목록 구조에 액세스하는 모든 큐 관리자에 대한 보안 제어를 검토하십시오.
8. 큐 관리자를 시작하십시오.
모두 올바르게 작동하는지 테스트하고 올바르게 작동하면 채널 시작기를 시작하십시오. 큐 관리자를 시작하는데 문제점이 발생하면 큐 관리자를 이전 버전으로 되돌리는 방법을 고려하십시오(198 페이지의 『8』 단계를 참조).
9. 큐 관리자를 시작할 때 문제점이 발생하면 역방향 마이그레이션을 고려해야 할 수도 있습니다. [이전 릴리스로 큐 관리자를 되돌리기](#)를 참조하십시오.

결과

IBM MQ for z/OS 큐 관리자를 최신 릴리스로 마이그레이션했습니다.

다음에 수행할 작업

202 페이지의 『사후 마이그레이션 태스크』의 지시사항을 수행하여 마이그레이션 프로세스를 완료하십시오.

z/OS

z/OS에서 CSQINP1 및 CSQINP2 입력 데이터 세트 변경

CSQINP1 및 CSQINP2 초기화 입력 데이터 세트가 IBM WebSphere MQ 7.1에서 변경되었습니다. 데이터 세트에는 보다 많은 샘플이 있으며 일부 샘플의 콘텐츠는 다른 샘플로 옮겨졌습니다. 주의해야 할 특정 변경사항은 발행/구독 상태 정보를 유지할 큐를 정의하는 명령입니다. 명령은 올바른 순서로 되어 있어야 합니다.

z/OS 에서 IBM WebSphere MQ 7.1 이후로 초기화된 입력 데이터 세트에 대한 중요한 변경사항

CSQ4INSM

Advanced Message Security 지원을 위해 추가되었습니다.

CSQ4INSG

연결 인증 지원을 위한 **AUTHINFO** 오브젝트 SYSTEM.DEFAULT.AUTHINFO.IDPWOS를 하나 추가하십시오.

일부 채널 오브젝트 및 토픽 오브젝트는 새 속성으로 수정됩니다(예: **STATCHL** 및 **CLROUTE**).

CSQ4INST

기본 시스템 등록, SYSTEM.DEFAULT.SUB은 IBM WebSphere MQ 7.1에서 CSQ4INSG 에서 CSQ4INST 로 이동했습니다.

CSQ4INSX

다중 클러스터 전송 큐 지원을 위해 모델 큐 SYSTEM.CLUSTER.TRANSMIT.MODEL.QUEUE 하나를 추가하십시오.

엔터프라이즈가 IBM WebSphere MQ 7.0을 사용 중인 경우, 변경사항을 검토한 후 필요에 따라 현재 사용 중인 사용자 정의된 버전을 업데이트하십시오.

큐 관리자는 큐를 사용하여 발행/구독에 대한 지속적 상태 정보를 유지합니다. 지속 가능 구독은 SYSTEM.DURABLE.SUBSCRIBER.QUEUE에서 메시지로 유지되고, SYSTEM.RETAINED.PUB.QUEUE에서 보류된 발행물로 유지됩니다.

이러한 큐 정의의 순서 매기기는 중요합니다. **SCSQPROC**의 구성원 CSQ4MSTR은 CSQINP2 결합에서 제공하는 정의에 필요한 순서를 표시합니다. 결국 CSQ4INYS에 정의된 스토리지 클래스 SYSLNGLV를 필요로 하는 SYSTEM.DURABLE.SUBSCRIBER.QUEUE가 기본 시스템 구독 SYSTEM.DEFAULT.SUB에 필요합니다. 이전 릴리스에서 마이그레이션하여 사용자 정의된 프로시저를 수정할 경우 다음 순서로 이 자원을 정의하십시오.

1. 스토리지 클래스 SYSLNGLV. 정의된 페이지 세트에 맵핑 정의가 필요합니다.
2. SYSTEM.DURABLE.SUBSCRIBER.QUEUE
3. SYSTEM.DEFAULT.SUB

참고:

CSQINP1 및 CSQINP2 에 대한 변경사항은 [IBM MQ 큐 관리자에 대한 프로시저 작성 및 초기화 입력 데이터 세트 사용자 정의](#)에 필요합니다.

z/OS z/OS 대소문자 혼용 보안으로 큐 관리자 마이그레이션
다음 단계에 따라 대소문자 혼용 보안으로 큐 관리자를 마이그레이션합니다. 사용하는 보안 제품 레벨을 검토하고 새 IBM MQ 외부 보안 모니터 클래스를 활성화합니다. **REFRESH SECURITY** 명령을 실행하여 대소문자 혼용 프로파일을 활성화합니다.

시작하기 전에

1. 대소문자 혼용 보안을 지원하는 보안 제품 레벨을 설치하십시오.
2. IBM MQ에 필요한 업데이트를 적용하십시오.
3. 새 IBM MQ 외부 보안 모니터 클래스를 설치하고 활성화하십시오.

이 태스크 정보

다음 단계에 따라 대소문자 혼용 보안으로 큐 관리자를 변환하십시오.

프로시저

1. 기존 모든 프로파일 및 액세스 레벨을 대문자 클래스에서 이에 해당하는 대소문자 혼용 외부 보안 모니터 클래스로 복사하십시오.
 - a) MQADMIN에서 MXADMIN으로.
 - b) MQPROC에서 MXPROC으로.
 - c) MQNLIST에서 MXNLIST으로.
 - d) MQQUEUE에서 MXQUEUE으로.
2. 큐 관리자를 시작하십시오.
큐 관리자 SCYCASE 속성을 UPPER로 설정합니다.
3. SCYCASE 속성의 값을 MIXED로 변경하십시오.

```
ALTER QMGR SCYCASE(MIXED)
```

4. 기존 보안 프로파일을 활성화하십시오.

```
REFRESH SECURITY(*) TYPE(CLASSES)
```

5. 보안 프로파일이 올바르게 작동 중인지 테스트하십시오.

다음에 수행할 작업

오브젝트 정의를 검토하고 새 대소문자 혼용 프로파일을 적절하게 작성하며, 필요에 따라 **REFRESH SECURITY** 를 사용하여 프로파일을 활성화하십시오.

z/OS z/OS에서 *Advanced Message Security* 마이그레이션
Advanced Message Security for z/OS (AMS) is a separately licensed enabling product that extends IBM MQ to provide a high level of protection for sensitive data flowing through the IBM MQ network using a public key cryptography model.

IBM MQ 8.0이전의 IBM MQ for z/OS 릴리스에서 AMS는 별도의 제품으로 제공되었습니다. 이 주제에서는 IBM WebSphere MQ 7.0 에서 사용된 z/OS 에서 AMS 구성을 IBM MQ 8.0에서 사용된 AMS 구성으로 마이그레이션 하는 데 필요한 태스크에 대해 설명합니다. 이러한 단계는 AMS가 구성되지 않은 단일 IBM MQ for z/OS 큐 관리자 를 마이그레이션하는 데 필요한 단계를 보충합니다. AMS는 큐 관리자와 동시에 마이그레이션되어야 하며 IBM MQ for z/OS 8.0와 함께 Advanced Message Security 7.0.1 를 사용하는 것은 지원되지 않습니다.

새로 작성된 IBM MQ for z/OS 큐 관리자 또는 이미 IBM MQ 8.0로 마이그레이션된 큐 관리자에서 AMS를 사용 가능하게 하려면 z/OS에 Advanced Message Security 설치를 참조하십시오.

Advanced Message Security for z/OS의 라이선싱에 대한 정보는 IBM MQ 라이선스 정보 및 IBM MQ for z/OS 제품 ID를 참조하십시오.

z/OS에서 Advanced Message Security 마이그레이션 준비

Advanced Message Security 7.0.1 또는 그 이전을 사용하여 z/OS 에서 IBM MQ 큐 관리자를 마이그레이션할 준비를 하려면 192 페이지의 『단일 IBM MQ for z/OS 큐 관리자 마이그레이션 준비』에 나열된 것 외에 이 절의 단계를 수행해야 합니다.

1. z/OS용 Advanced Message Security 인에이블링 제품을 설치하고 AMS를 사용하는 큐 관리자를 실행 중인 모든 MVS 시스템에서 대상 라이브러리를 사용 가능하게 하십시오. 각 MVS 시스템에 대해 다음 절차를 수행해야 합니다.
 - a. AMS 대상 라이브러리를 시스템에 복사합니다.
 - b. APF는 thlqual.SDRQAUTH 대상 라이브러리에 권한을 부여하고 외부 보안 시스템을 사용하여 이 데이터 세트에 액세스를 부여합니다. 태스크 2: APF에서 IBM MQ 로드 라이브러리에 권한 부여의 내용을 참조하십시오.
 - c. LPA에 AMS 모듈 CSQ0DRTM이 있는지 확인합니다. 태스크 3: z/OS 링크 목록 및 LPA 업데이트의 내용을 참조하십시오.
 - d. 프로그램 특성 테이블(PPT)에 CSQ0DSRV의 항목이 포함되어 있는지 확인합니다. 태스크 4: z/OS 프로그램 특성 테이블 업데이트의 내용을 참조하십시오.
2. 큐 관리자마다 AMS 주소 공간에 대해 시작된 태스크 사용자를 설정합니다. Advanced Message Security 7.0.1 에서 두 개의 주소 공간이 사용됩니다. 하나는 기본 태스크에 사용되고 다른 하나는 데이터 서비스 태스크에 사용됩니다. IBM MQ 8.0에서 이 공간은 qmgrAMSM이라는 단일 주소 공간에 결합됩니다. IBM MQ 8.0 AMS 주소 공간의 새 사용자를 설정하거나 기존 AMS에서 시작된 태스크 사용자 중 하나에 추가 권한을 부여 하십시오. 시작된 태스크 사용자를 설정하는 방법에 대한 정보는 태스크 25: 시작된 태스크 사용자 Advanced Message Security 설정의 내용을 참조하십시오. 기존 데이터 서비스 주소 공간 사용자를 사용하지 않는 경우, IBM MQ 8.0 qmgrAMSM 주소 공간과 연관된 사용자 ID의 **drq.ams.keyring** 키 링을 복제해야 합니다. AMS 키 링을 설정하는 방법에 대한 정보는 z/OS에서 인증서 사용을 참조하십시오.

z/OS에서 Advanced Message Security 마이그레이션

Advanced Message Security 7.0.1 또는 이전 버전을 사용하여 z/OS 에서 IBM MQ 큐 관리자를 마이그레이션하려면 큐 관리자를 다시 시작하기 전에 196 페이지의 『제품의 다음 릴리스로 단일 IBM MQ z/OS 큐 관리자 마이그레이션』에 나열된 단계 외에 이 절의 단계를 수행해야 합니다.

1. 이전 시스템으로 복귀해야 하는 경우 Advanced Message Security 7.0.1에 대한 qmgrAMSM 태스크를 복사 하십시오.
201 페이지의 『z/OS에서 Advanced Message Security의 역방향 마이그레이션』의 내용을 참조하십시오.
2. CSQ6SYSP를 사용하여 SPLCAP(YES)를 설정하도록 시스템 매개변수 모듈을 업데이트하여 큐 관리자 가 AMS를 사용하도록 구성합니다. 태스크 17: 시스템 매개변수 모듈 조정 및 CSQ6SYSP 사용의 내용을 참조 하십시오.
3. qmgrAMSM 주소 공간의 시작된 태스크 프로시저를 작성하거나 업데이트합니다. 태스크 24: Advanced Message Security용 프로시저 작성의 내용을 참조하십시오.

z/OS에서 Advanced Message Security를 위한 사후 마이그레이션 태스크

AMS를 사용하는 z/OS 에서 IBM MQ 큐 관리자를 마이그레이션한 후에는 다음 태스크를 수행해야 합니다.

1. IBM MQ 8.0 이상의 경우 큐 관리자가 AMS 주소 공간을 자동으로 시작 및 중지합니다. Advanced Message Security 7.0.1 또는 이전의 기본 태스크 및 데이터 서비스 태스크를 관리하기 위한 자동화가 있는 경우 이를 제거해야 합니다. IBM MQ 8.0 이후 일부 명령이 변경되었으므로 AMS에 대해 자동화된 콘솔 명령도 검토해야 합니다.
2. Advanced Message Security 7.0.1 데이터 서비스 태스크 및 버전 7 기본 태스크에 대한 시작된 태스크 프로시저를 qmgrAMSM라고 하지 않은 경우 삭제하십시오.

z/OS에서 Advanced Message Security의 역방향 마이그레이션

AMS 사용자가 IBM MQ 8.0에서 버전 7 릴리스로 큐 관리자를 역방향으로 마이그레이션하는 경우 AMS를 버전 7로 되돌리려면 추가 조치가 필요합니다.

마이그레이션 시 고려사항

이전 설정이 적절한지와 [z/OS LPA 업데이트 - 시스템 DIAG 멤버 업데이트](#) 태스크가 수행되었는지를 확인해야 합니다.

버전 7 데이터 서비스 주소 공간과 연관된 사용자 ID가 drq.ams.keyring에 액세스할 수 있는지와 drq.ams.keyring에 IBM MQ 8.0 qmgrAMSM 사용자 ID와 동일한 연결된 인증서가 있는지 확인하십시오.

마이그레이션 수행

이전 태스크를 완료한 경우에는 일반적인 방법으로 큐 관리자를 역방향으로 마이그레이션할 수 있습니다.

AMS의 기본 및 데이터 서비스 주소 공간을 시작하려면 수동으로 시작하거나 자동화를 다시 도입하십시오.

자세한 정보는 [Advanced Message Security 시작](#)을 참조하십시오.

z/OS에서 큐 관리자를 이전 릴리스로 되돌리기

After migrating to IBM MQ for z/OS 9.0.0 Long Term Support (LTS) release, from IBM WebSphere MQ 7.1.0 or 8.0.0, you can backward migrate, or fallback, to the version you were using prior to migration. 백워드 마이그레이션 프로그램 임시 수정사항 (PTF) 은 IBM WebSphere MQ 7.1.0 및 8.0.0에 모두 사용할 수 있습니다. 역방향 마이그레이션은 CD(Continuous Delivery) 릴리스에 대해 지원되지 않습니다.

시작하기 전에

일반적으로, IBM WebSphere MQ 7.1로 풀백한 후 IBM MQ 9.0에 소개된 오브젝트의 새 속성이 제거됩니다. 이러한 PTF를 제공하는 APAR에서는 IBM WebSphere MQ 7.1 또는 IBM MQ 8.0.0의 풀백과 관련한 특정 정보를 문서화합니다.

Switching back to running a queue manager with the target libraries of a previous version is possible if **DISPLAY SYSTEM** returns COMPAT, v_m, nnn where v_m is the level of the previous version.

7 또는 8

제품의 버전 번호 v입니다.

r

제품의 릴리스 번호입니다.

m

제품의 수정 번호입니다.

이 경우, 해당 버전에서 큐 관리자에 대한 사용자 정의 및 시동 프로시저를 사용하도록 되돌릴 수 있습니다.

- 큐 관리자 호환성 레벨은 710 또는 800이어야 합니다. 이 경우는 큐 관리자가 OPMODE가 (NEWFUNC, 900)으로 설정된 상태로 시작되지 않은 경우입니다.
 - **DISPLAY SYSTEM** 는 OPMODE COMPAT, 710, nnn 또는 OPMODE COMPAT, 800, nnn을 리턴합니다.
- 큐 관리자를 최신 버전으로 마이그레이션하기 전에 대상 라이브러리의 해당 버전으로 모든 마이그레이션 및 허용 PTF를 이전 버전의 큐 관리자에 적용했습니다. 그런 다음 큐 관리자가 해당 이전 버전에서 이러한 PTF로 성공적으로 시작했습니다. 이는 큐 관리자를 이전 버전으로 되돌리기 전의 요구사항입니다.
- IBM WebSphere MQ 7.1 또는 8.0 대상 라이브러리로 실행하기 위해 큐 관리자 사용자 정의 매크로 및 JCL을 저장했습니다.

원본을 사용할 수 없는 경우 IBM WebSphere MQ 7.1 또는 8.0의 사용자 정의를 재작성할 수 있습니다.

이 태스크 정보

큐 관리자를 재시작하려면 이 관리자가 마이그레이션된 버전에서 실행되므로 이전 버전에 대한 라이브러리를 사용하도록 다시 전환해야 합니다.

큐 관리자를 이전 버전으로 되돌릴 때 이 설치를 위해 초기 코드를 롤백할 필요가 없습니다.

프로시저

1. 리스너, 채널 시작기 및 큐 관리자를 중지하십시오.
2. MSTR 및 CHINIT 시작 프로시저 JCL을 IBM WebSphere MQ 7.x 또는 8.0 라이브러리와 함께 사용하도록 다시 전환하십시오.

로드 라이브러리에 데이터 세트 별명이 사용되는 경우 별명을 IBM WebSphere MQ 7.x 또는 8.0 라이브러리를 참조하도록 전환하십시오.

예를 들어, MQM.MQV800.SCSLOAD를 참조하는 MQM.MQP1.SCSLOAD라는 알리어스는 MQM.MQV7xx.SCSLOAD를 참조하도록 변경해야 합니다.
3. 마이그레이션하기 전에 IBM WebSphere MQ 7.x 또는 8.0에서 사용되는 시스템 매개변수 모듈 (CSQZPARM)을 사용하여 큐 관리자를 다시 시작하고 IBM WebSphere MQ 7.x 또는 8.0 코드에 링크하십시오.

큐 관리자 시작을 확인한 후 큐 관리자, 채널 시작기 및 리스너를 개별적으로 시작하고 각 컴포넌트가 시작되면 콘솔에 오류가 있는지 확인하십시오. 컴포넌트가 문제 없이 시작되면 프로덕션 환경에서 시작된 모든 세 개의 컴포넌트를 결합하십시오.
 - a) 큐 관리자를 시작하십시오.
 - b) 채널 시작기를 시작하십시오.
 - c) 리스너를 시작하십시오.
4. 기존 애플리케이션이 올바르게 기능하는지 검증하십시오.

결과

예를 들어, OPMODE가 (NEWFUNC,900)로 설정된 OPMODE로 시작되었기 때문에 이전 릴리스로 큐 관리자를 되돌릴 수 없는 경우, 큐 관리자는 IBM MQ for z/OS 9.0로 마이그레이션하기 전에 수행된 페이지 세트, BSDS 및 활성 로그를 복구하여 이전 릴리스로만 복구할 수 있습니다.

백업이 수행된 이후에 작성된 모든 업데이트는 유실됩니다. IBM MQ 자원 백업에 대한 자세한 정보는 [페이지 세트 백업 및 복구 방법](#)을 참조하십시오.

사후 마이그레이션 태스크

z/OS에서 단일 IBM MQ 큐 관리자를 마이그레이션한 후 수행해야 하는 태스크를 수행하는 단계를 따르십시오.

이 태스크 정보

z/OS에서 IBM MQ 큐 관리자를 마이그레이션한 후, 이 개요 내의 링크를 사용하여 이 주제에 있는 세부 단계를 수행해야 합니다.

1. 기본 구성 변경으로 인한 작동의 변경사항 확인(203 페이지의 『1』 단계 참조)
2. 대상 버전의 IBM MQ 라이브러리를 참조하도록 백업 작업 수정(203 페이지의 『2』 단계 참조)
3. Advanced Message Security 구성(203 페이지의 『3』 단계 참조)
4. 전체 회귀 테스트 수행(203 페이지의 『4』 단계 참조)
5. 아직 수행하지 않은 경우 ZPARM 모듈 업데이트(203 페이지의 『5』 단계 참조)
6. OPMODE를 NEWFUNC로 설정(203 페이지의 『6』 단계 참조)
7. 마이그레이션된 큐 관리자에서 제공되는 새 기능 사용(203 페이지의 『7』 단계 참조)
8. 클라이언트 애플리케이션 마이그레이션 고려(203 페이지의 『8』 참조)

프로시저

1. 기본 구성 변경으로 인한 작동의 변경사항을 확인하십시오.

일부 특성의 기본값은 새 버전에서 변경될 수 있으며, 이로 인해 작동이 변경될 수 있습니다.

SHARECNV에서는 큐 관리자에 대한 다중 연결을 통해 동일한 TCP/IP 연결 사용을 허용합니다. 클라이언트가 IBM WebSphere MQ 6 코드를 사용하여 버전 7이상의 큐 관리자에 연결하는 경우, SHARECNV는 자동으로 0으로 설정됩니다. 이 변경에 대한 자세한 내용은 [기본 동작](#) 을 참조하십시오.

z/OS에서는 새 기능을 사용하지 않았다면 큐 관리자 마이그레이션을 원상태로 되돌릴 수 있습니다. **OPMODE** 매개변수를 (**NEWFUNC, 900**) 로 설정하여 새 기능을 사용할 수 있습니다. 자세한 정보는 [OPMODE](#) 를 참조하십시오.

2. IBM MQ 라이브러리의 대상 버전(예: 백업 IBM MQ 오브젝트 및 MAKEDEF 작업)을 참조하도록 백업 및 기타 관리 작업을 수정하십시오.

CSQUTIL COMMAND MAKEDEF(..)를 사용하는 방법에 대한 예제를 보려면 [CSQUTIL의 COMMAND 함수 사용](#) 을 참조하십시오.

또한 채널 인증 레코드를 백업해야 하며, 이는 IBM WebSphere MQ 7.1.0에서 도입되었습니다.

3. 큐 관리자가 Advanced Message Security (AMS) 를 사용하도록 구성된 경우 [고급 메시지 보안 마이그레이션](#) 주제의 [고급 메시지 보안에 대한 사후 마이그레이션 태스크](#) 섹션에서 단계를 수행하십시오.
4. 전체 회귀 테스트를 수행하십시오.
5. 필요한 경우 시스템 매개변수(ZPARM) 모듈을 업데이트하십시오.

다음에 유의하십시오.

- 마이그레이션 이전 버전과 IBM MQ 9.0 간의 ZPARM 매개변수 변경사항을 검토해야 합니다.
- 매개변수의 값을 변경해야 하는 경우에는 이 시점에서 새 ZPARM을 생성해야 합니다. 다음 작업을 통해 이를 수행하십시오.
 - a. 새 IBM MQ 라이브러리를 사용하도록 ZPARM 샘플을 조정하십시오.
 - b. 매개변수의 값을 필요에 따라 업데이트한 후,
 - c. 재컴파일하여 새 ZPARM을 생성하십시오.
- 매개변수의 값을 변경하지 않는 경우에는 ZPARM을 재컴파일하지 않아도 됩니다.
- IBM MQ 8.0 와 9.0사이에 ZPARM에 대한 변경사항이 없으므로 IBM MQ 8.0 에서 9.0으로 이주할 때 이 단계가 필요하지 않습니다.



주의: If you re-create the ZPARM for a **CD** IBM MQ 9.0.0 queue manager that has been migrated from IBM MQ 8.0, and had previously been running at **OPMODE**=(NEWFUNC, 800), you must set the value of **OPMODE** to (NEWFUNC, 900) to allow the continued availability of IBM MQ 8.0 new functions.

최신 버전의 안정성에 만족하여 이전 버전으로 되돌아갈 필요가 없는 경우에만 이를 수행해야 합니다.

6. **CD**

ZPARM JCL의 OPMODE를 NEWFUNC로 설정하고 IBM MQ 9.0.0 Long Term Support (LTS) 릴리스 큐 관리자에 대해 JCL을 다시 컴파일하십시오.



주의: 이 스테이지에서 CD(Continuous Delivery) 릴리스 큐 관리자의 OPMODE를 변경할 필요가 없습니다.

NEWFUNC에 대한 자세한 정보는 [OPMODE](#) 를 참조하십시오.

7. 마이그레이션된 큐 관리자가 제공하는 새 기능을 사용하십시오.

큐 관리자를 완전히 새 버전 레벨로 마이그레이션했으며, 이제 새 기능을 활용할 수 있습니다.

[IBM MQ 9.0의 새로운 기능](#) 을 검토하여 비즈니스 요구사항에 가장 적합한 기능을 확인하십시오. 새 애플리케이션을 개발하는 조치를 계획하거나 구성을 변경하여 이러한 기능을 활성화하십시오.

8. 클라이언트 애플리케이션을 마이그레이션하십시오.

클라이언트 애플리케이션은 언제든지 마이그레이션 단계 전체에서 고려할 수 있습니다.

클라이언트는 역방향 및 전방향 호환 가능합니다. 최신 기능을 사용할 수 있도록 클라이언트 라이브러리를 큐 관리자와 동일한 레벨 이상으로 마이그레이션할 것을 권장합니다.

결과

단일 IBM MQ for z/OS 큐 관리자의 마이그레이션을 완료했습니다.

z/OS z/OS의 최신 버전에서 기존 Db2 데이터 공유 그룹에 새 큐 공유 그룹 추가

최신 버전의 제품에서 기존 Db2 데이터 공유 그룹에 새 큐 공유 그룹을 추가하려면 다음 단계를 따르십시오. 새 공유 그룹을 추가하기 전에 이전 버전에서 큐 공유 그룹 중 하나의 큐 관리자에 마이그레이션 및 허용 PTF를 적용해야 합니다.

시작하기 전에

1. Db2 데이터 공유 요구사항을 검토하십시오. 단일 Db2 데이터 공유 그룹을 사용하여 여러 IBM MQ 큐 공유 그룹을 지원할 수 있습니다.
2. 이전 버전의 큐 관리자를 포함하는 IBM MQ 큐 공유 그룹을 이미 지원하는 Db2 데이터 공유 그룹에 새 큐 공유 그룹을 추가할 수 있습니다. 마이그레이션 및 허용 PTF가 적용되었는지 확인해야 합니다. IBM MQ 에서 사용되는 Db2 테이블은 최신 버전 큐 관리자에 대해 구성되어야 합니다.

프로시저

1. 커플링 기능을 설정하십시오.
 커플링 기능 설정을 참조하십시오.
2. CSQINP2 데이터 세트의 초기화 입력 샘플 *thlqual.SCSQPROC* (CSQ4INSS)를 사용자 정의하고 포함하십시오.
 192 페이지의 『단일 IBM MQ for z/OS 큐 관리자 마이그레이션 준비』의 내용을 참조하십시오.
3. **CSQ5PQSG** 프로그램을 사용하여 Db2 데이터 공유 그룹에 IBM MQ 항목을 추가하십시오.
 Db2 데이터 공유 그룹에 IBM MQ 입력 항목 추가를 참조하십시오.
4. 시스템 매개변수 모듈을 조정하여 Db2 데이터 공유 그룹 및 IBM MQ 큐 공유 그룹 정보를 추가하십시오.
 192 페이지의 『단일 IBM MQ for z/OS 큐 관리자 마이그레이션 준비』의 내용을 참조하십시오.

z/OS 큐 공유 그룹 마이그레이션

다양한 릴리스의 큐 관리자를 하나의 큐 공유 그룹으로 결합할 수 있습니다. 혼합 그룹을 관리하는 시간을 모든 큐 관리자를 동일한 명령 레벨로 마이그레이션하는 데 걸리는 시간만큼으로 제한하십시오. IBM MQ 9.0 이상의 큐 관리자를 IBM WebSphere MQ 7.1 이전 버전의 큐 관리자와 동일한 큐 공유 그룹에 결합할 수는 없습니다. 큐 관리자를 마이그레이션하기 전에 큐 공유 그룹에 있는 모든 큐 관리자를 공존 PTF로 업데이트해야 합니다.

큐 공유 그룹의 큐 관리자를 마이그레이션하는 경우 가급적 빨리 모든 큐 관리자를 새 버전으로 마이그레이션하는 것을 목표로 하십시오. 큐 공유 그룹에는 혼합이 제한된 버전의 큐 관리자가 들어 있을 수 있습니다. 각 큐 관리자의 업그레이드를 마이그레이션하고 테스트할 수 있도록 큐 공유 그룹의 큐 관리자 혼합이 지원됩니다.

큐 공유 그룹을 그대로 실행하게 두고 각 큐 관리자를 한 번에 하나씩 마이그레이션하십시오. 어떤 단계에서도 전체 큐 공유 그룹의 사용 불능이 필요하지 않습니다. 혼합 그룹은 모든 큐 관리자가 동일한 버전인 경우보다 더 관리하기 어렵습니다.

각 큐 관리자의 마이그레이션은 큐 공유 그룹을 마이그레이션하는 많은 작업으로 구성됩니다. 각 큐 관리자의 마이그레이션 중에 추가 작업을 수행해야 하는 큐 공유 그룹의 마이그레이션을 시작하십시오. 이러한 작업은 단일 큐 관리자를 마이그레이션하기 위해 프로시저의 일부로 177 페이지의 『IBM MQ for z/OS 마이그레이션 - 태스크 순서』에 나열됩니다.

큐 공유 그룹 마이그레이션을 포함하는 마이그레이션 계획을 작성하는 것이 좋은 방법입니다. 자세한 정보는 178 페이지의 『z/OS 에서 나중 버전으로 IBM MQ 를 마이그레이션하기 위한 계획』의 내용을 참조하십시오.

참고: 버전 및 릴리스 번호가 동일한 LTS 릴리스 및 CD 릴리스 큐 관리자의 경우 공존 PTF가 없어도 큐 공유 그룹에서 공존할 수 있습니다.

관련 참조

92 페이지의 『z/OS에서 혼합 큐 공유 그룹의 MQSC 명령』

마이그레이션된 큐 관리자로 라우팅하도록 새로운 키워드 및 속성 값을 사용하는 기존 **MQSC** 명령을 입력할 수 있습니다. 임의의 큐 관리자에서 명령을 입력할 수 있습니다. **CMDScope**를 사용하여 명령을 라우팅하십시오. 새 키워드 및 속성 값이 포함된 명령 또는 이전 버전의 큐 관리자로 라우팅된 새 명령은 실패합니다.

92 페이지의 『z/OS에서 혼합 큐 공유 그룹에 있는 오브젝트의 특성』

이전 버전에 없었던 속성은 혼합 큐 공유 그룹의 최신 버전 큐 관리자에서 작성 및 대체될 수 있습니다. 해당 속성은 이전 레벨의 그룹에 속한 큐 관리자에서 사용할 수 없습니다.

91 페이지의 『z/OS에서 큐 공유 그룹 공존』

큐 관리자 클러스터 마이그레이션

클러스터 내의 모든 큐 관리자를 한 번에 마이그레이션할 수도 있고 한 번에 하나씩 마이그레이션할 수도 있습니다(단계별 마이그레이션). 부분 저장소 큐 관리자 이전에 클러스터에 있는 전체 저장소 큐 관리자를 마이그레이션하십시오. 그러나 모든 큐 관리자를 마이그레이션하기 전에 먼저 클러스터의 일부 큐 관리자를 마이그레이션하는 효과를 고려해야 합니다.

시작하기 전에

마이그레이션을 시작하기 전에, 수행할 마이그레이션에 대해 식별된 클러스터 특정 마이그레이션 문제가 없는지 확인하십시오.

큐 관리자 클러스터의 마이그레이션과 관련된 다음과 같은 문제를 고려하십시오.

- 애플리케이션 사용 불능 최소화
- 마이그레이션 성공 측정 및 확인과 마이그레이션 문제점 발생 시 역방향 마이그레이션 계획
- 새 IBM MQ 기능 이용
- 보다 폭넓은 IBM MQ 네트워크와 사용자 조직의 시스템 아키텍처 컨텍스트에서 클러스터의 마이그레이션을 관리하십시오.

이 태스크 정보

클러스터 큐 관리자는 서로 다른 버전에서 실행되는 기타 큐 관리자가 있는 클러스터에 참여할 수 있으므로 단계화된 마이그레이션이 가능합니다. 클러스터의 각 큐 관리자를 마이그레이션하는 데는 시간이 걸리므로 마이그레이션을 단계화할 수 있게 되는 것은 중요합니다. 마이그레이션을 단계화하면 실행 중인 클러스터에 다른 큐 관리자를 남겨둔 채로 애플리케이션에서 큐 관리자 정지 시간의 영향을 줄일 수 있습니다.

전체 저장소가 있는 큐 관리자를 우선 마이그레이션하십시오. 그런 다음 부분 저장소가 있는 다른 큐 관리자를 한 번에 하나씩 마이그레이션하십시오. 새 기능 사용을 시작하기 전에 전체 클러스터의 마이그레이션을 완료하십시오.

전체 클러스터의 마이그레이션을 완료하기 전에 새 기능 사용을 시작해야 하는 경우에는 부분 저장소를 새로 고쳐야 할 수 있습니다. 부분 저장소가 있는 큐 관리자의 각 마이그레이션 후에 새로 마이그레이션한 큐 관리자에 대해 **REFRESH CLUSTER** 명령을 실행하십시오. 이 명령은 모든 새 속성의 업데이트를 잠재적으로 수신하여 새로 마이그레이션한 큐 관리자의 클러스터 레코드를 업데이트합니다. 새 기능을 사용하기 전에 전체 클러스터를 마이그레이션한 경우에는 이 단계를 수행하지 마십시오. 클러스터를 통해 작동하는 모든 변경사항에 대해 **REFRESH CLUSTER** 명령을 수행하는 데는 시간이 많이 걸립니다.

참고: 대형 클러스터의 경우, **REFRESH CLUSTER** 명령을 사용하면 진행 중에 클러스터에 혼란을 줄 수 있으며, 클러스터 오브젝트가 모든 관심 있는 큐 관리자에 자동으로 상태 업데이트를 보낸 이후 27일 간격으로 다시 수행됩니다. 대형 클러스터를 새로 고치면 클러스터의 성능 및 가용성에 영향을 줄 수 있음을 참조하십시오.

부분 저장소에 앞서 전체 저장소를 마이그레이션하지 않으면 클러스터가 계속 작동하지만 모든 새 버전 큐 관리자가 새 기능을 이용할 수 있는 것은 아닙니다. 예상대로 작동하려면 전체 저장소 큐 관리자는 클러스터의 나머지에서 새 기능을 사용하여 발생하는 정보를 저장할 수 있는 새 명령 레벨에 있어야 합니다.

예를 들어, 정보는 IBM WebSphere MQ 7.0에서 도입된 공유 대화와 같은 새 채널 속성이 될 수 있습니다. 두 개의 서로 다른 IBM WebSphere MQ 7.0.1 큐 관리자 간에 채널의 공유 대화 속성에 대한 정보는 IBM WebSphere MQ 7.0 전체 저장소에 저장될 수 있지만, IBM WebSphere MQ 6.0 저장소에는 저장될 수 없습니다. 공유 대화 속성이 있는 채널에 대한 정보가 IBM WebSphere MQ 6.0 전체 저장소에서 업데이트되면 정의에서 공유 대화 속성이 손실됩니다. 206 페이지의 『[혼합 버전 클러스터 저장소의 업데이트 방법](#)』에서는 혼합 버전 클러스터에서 정보가 업데이트되는 방식에 대해 설명합니다.

참고:

1. 예외적인 상황에서 전체 저장소 이전에 일부 부분 저장소를 업그레이드해야 할 수도 있습니다.
제품이 이 구성을 지원하는 동안, 이 상황에서는 전체 저장소가 업그레이드될 때까지 부분 저장소에서 새 클러스터링 기능을 사용하지 않도록 주의하여 예상치 못한 결과를 막으십시오.
2. 큐 관리자가 클러스터의 멤버이고 IBM WebSphere MQ 6.0 이전 릴리스에서 실행 중인 경우, 큐 관리자를 최신 릴리스로 마이그레이션하기 전에 큐 관리자를 IBM WebSphere MQ 7.0.1로 마이그레이션해야 합니다. IBM MQ 9.0을 진행하려면 첫 번째 마이그레이션 단계 후 큐 관리자를 시작해야 합니다.

프로시저

- 큐 관리자 클러스터의 마이그레이션 계획 작성에 대한 정보는 207 페이지의 『[큐 관리자 클러스터의 마이그레이션 계획 작성](#)』의 내용을 참조하십시오.
- 큐 관리자 클러스터의 마이그레이션을 위한 백아웃 계획 작성에 대한 정보는 208 페이지의 『[큐 관리자 클러스터 마이그레이션의 백아웃 계획 작성](#)』의 내용을 참조하십시오.
- 큐 관리자 클러스터에서 하나의 큐 관리자를 마이그레이션하는 방법에 대한 정보는 208 페이지의 『[하나의 클러스터 큐 관리자 마이그레이션](#)』의 내용을 참조하십시오.

혼합 버전 클러스터 저장소의 업데이트 방법

저장소는 저장소를 호스팅하는 큐 관리자 버전과 일치하는 레코드 형식 버전의 클러스터에 오브젝트에 대한 레코드를 저장합니다. 저장소 큐 관리자는 오브젝트 레코드를 수신한 형식으로 전달한 후에 저장합니다. 수신인은 새 버전의 필드를 무시하고 레코드에 없는 필드에는 기본값을 사용합니다.

클러스터 저장소는 오브젝트를 나타내는 레코드를 보유합니다(예를 들어, 큐 레코드는 클러스터 큐를 나타냄). 전체 저장소는 클러스터의 모든 오브젝트에 대한 레코드를 보유합니다. 부분 저장소는 로컬 오브젝트 및 로컬에서 사용되는 원격 오브젝트에 대한 레코드를 보유합니다. 저장소 레코드는 저장소를 보유하는 큐 관리자와 동일한 명령 레벨의 속성에 대한 정보만 보유할 수 있습니다. 그러므로 예를 들어 IBM MQ 8.0 저장소에는 IBM MQ 8.0 레벨 속성 정보만 포함됩니다. 저장소에는 모든 IBM MQ 8.0 레코드와 추가적인 IBM MQ 9.0 속성을 포함하는 IBM MQ 9.0 레코드가 포함됩니다.

저장소는 수신하는 레코드를 자신의 버전에 저장합니다. 수신하는 레코드가 나중 버전인 경우 그 레코드가 저장될 때 해당 나중 버전 속성은 제거됩니다. IBM MQ 9.0 큐 관리자에 대한 정보를 수신하는 IBM MQ 8.0 큐 관리자는 IBM WebSphere MQ 6.0 정보만 저장합니다. IBM MQ 8.0 레코드를 수신하는 IBM MQ 9.0 저장소는 버전 7에 도입된 속성의 기본값을 저장합니다. 기본값은 수신되는 레코드에 포함되지 않는 속성의 값을 정의합니다.

저장소는 일반적으로 자신의 버전 형식으로 레코드를 송신합니다. 이 형식은 저장된 형식과 동일합니다. 이 규칙에는 한 가지 예외가 있습니다. 전체 저장소는 부분 저장소에서 레코드를 수신하면 동일한 형식으로 즉시 전달합니다. 그러므로 IBM MQ 8.0 전체 저장소는 IBM MQ 9.0 부분 저장소에서 레코드를 수신하면 IBM MQ 9.0 레코드로 전달합니다. 레코드를 다른 전체 저장소 및 해당 레코드와 일치하는 구독이 있는 부분 저장소로 송신합니다.

부분 저장소는 전체 저장소가 송신한 최신 업데이트를 레코드에 반영합니다. 따라서 IBM MQ 9.0 부분 저장소에 보유된 새 IBM MQ 9.0 속성에 대한 정보가 예상치 못하게 변경되는 것을 볼 수도 있습니다. 이 값은 실제 IBM MQ 9.0 정보에서 기본값으로 변경될 수 있습니다. 이 변경은 클러스터에 있는 전체 저장소가 다른 레벨에 있는 경우 발생합니다. 불안정을 피하려면 우선 전체 저장소를 마이그레이션하십시오.

부분 저장소는 오브젝트에 대한 정보를 최소 27일에 한 번 전체 저장소에 주기적으로 보냅니다. 오브젝트가 변경되거나 정의될 때 오브젝트에 대한 정보가 송신됩니다. 큐 관리자 저장소에서 정보를 보유하는 기간을 참조하십시오.

모든 전체 저장소를 IBM MQ 9.0로 마이그레이션한 후 일부 속성은 기본값을 보유할 수 있습니다. 속성은 저장소가 업데이트를 수신하지 않은 경우 실제 값 대신 기본값을 보유할 수 있습니다. 다음 두 가지 방법 중 하나로 저장소를 새로 고칠 수 있습니다.

- 기본값이 포함된 레코드가 표시하는 오브젝트를 대체하십시오(예를 들어, 로컬 큐에 대해 ALTER QL을 사용해서). 오브젝트를 대체하면 로컬 저장소가 레코드를 다시 송신하도록 강제 실행됩니다.
- 기본값이 포함된 레코드를 보유하는 부분 저장소에서 **REFRESH CLUSTER** 명령을 발행하십시오. **REFRESH CLUSTER**는 부분 저장소가 기본값을 포함하는 레코드를 삭제하고 필요에 따라 새 레코드를 가져오도록 강제 실행합니다.

참고: 대형 클러스터의 경우, **REFRESH CLUSTER** 명령을 사용하면 진행 중에 클러스터에 혼란을 줄 수 있으며, 클러스터 오브젝트가 모든 관심 있는 큐 관리자에 자동으로 상태 업데이트를 보낸 이후 27일 간격으로 다시 수행됩니다. 대형 클러스터를 새로 고치면 클러스터의 성능 및 가용성에 영향을 줄 수 있음을 참조하십시오.

요약: 클러스터 마이그레이션을 단계화할 때 가장 예상 가능하고 신속한 마이그레이션을 위해 이러한 단계를 다음 순서로 수행하십시오.

1. 전체 저장소가 있는 큐 관리자를 마이그레이션하십시오.
2. 부분 저장소가 있는 큐 관리자를 마이그레이션하십시오.
3. 클러스터에서 새 기능 사용을 시작하십시오.

참고: 예외적인 상황에서 전체 저장소 이전에 일부 부분 저장소를 업그레이드해야 할 수도 있습니다.

제품이 이 구성을 지원하는 동안, 이 상황에서는 전체 저장소가 업그레이드될 때까지 부분 저장소에서 새 클러스터링 기능을 사용하지 않도록 주의하여 예상치 못한 결과를 막으십시오.

관련 정보

[큐 관리자 저장소가 정보를 보유하는 기간](#)

큐 관리자 클러스터의 마이그레이션 계획 작성

큐 관리자 클러스터의 마이그레이션을 수행하기 전에 먼저 수행할 작업을 계획하십시오. 클러스터의 다른 큐 관리자가 수행하는 역할을 식별하고 큐 관리자를 마이그레이션할 순수에 대해 결정하십시오.

프로시저

- 이전 버전과 새 버전 간에 처리해야 할 큐 관리자 및 애플리케이션 마이그레이션 문제는 무엇입니까?
- 고려해야 할 시스템 아키텍처 및 변경 제어 프로시저는 무엇입니까?
- 클러스터 특정의 마이그레이션 문제(예: 먼저 전체 저장소 마이그레이션 및 겹침 클러스터 마이그레이션)를 고려하십시오.
- 큐 공유 그룹의 큐 관리자 중 하나이거나 고가용성 솔루션의 파트입니까?
- 클러스터가 발행/구독 클러스터입니까? 클러스터 토픽 호스트인 큐 관리자는 어느 것입니까?
- 단계적으로 마이그레이션을 수행할 것인지 또는 동시에 모든 큐 관리자를 마이그레이션할 것인지 여부를 판별하십시오.
- 마이그레이션할 테스트 시스템 또는 프로덕션 시스템을 갖고 있습니까?
- 프로덕션 큐 관리자를 마이그레이션하기 전에 계획을 기록하고 테스트하십시오.

관련 개념

72 페이지의 『[애플리케이션 마이그레이션 및 상호 운용](#)』

IBM MQ는 IBM MQ의 이후 레벨에서 이전 버전의 IBM MQ에 대해 컴파일되고 링크된 애플리케이션의 실행을 지원합니다.

206 페이지의 『[혼합 버전 클러스터 저장소의 업데이트 방법](#)』

저장소는 저장소를 호스팅하는 큐 관리자 버전과 일치하는 레코드 형식 버전의 클러스터에 오브젝트에 대한 레코드를 저장합니다. 저장소 큐 관리자는 오브젝트 레코드를 수신한 형식으로 전달한 후에 저장합니다. 수신인은 새 버전의 필드를 무시하고 레코드에 없는 필드에는 기본값을 사용합니다.

69 페이지의 『[큐 관리자 마이그레이션](#)』

설치를 업그레이드한 후에는 큐 관리자 마이그레이션이 필요할 수 있습니다. 마이그레이션은 큐 관리자를 시작할 때 수행됩니다. 큐 관리자를 시작하기 전에 업그레이드를 제거할 수 있습니다. 그러나 큐 관리자가 시작된 후 업그레이드를 제거하면 큐 관리자가 작동하지 않습니다.

204 페이지의 『[큐 공유 그룹 마이그레이션](#)』

다양한 릴리스의 큐 관리자를 하나의 큐 공유 그룹으로 결합할 수 있습니다. 혼합 그룹을 관리하는 시간을 모든 큐 관리자를 동일한 명령 레벨로 마이그레이션하는 데 걸리는 시간만큼으로 제한하십시오. IBM MQ 9.0 이상의 큐 관리자를 IBM WebSphere MQ 7.1 이전 버전의 큐 관리자와 동일한 큐 공유 그룹에 결합할 수는 없습니다. 큐 관리자를 마이그레이션하기 전에 큐 공유 그룹에 있는 모든 큐 관리자를 공존 PTF로 업데이트해야 합니다.

관련 태스크

211 페이지의 『고가용성 구성의 큐 관리자 마이그레이션』

큐 관리자의 고가용성 구성은 IBM MQ 애플리케이션의 가용성을 증가시킬 수 있습니다. 큐 관리자 또는 서버가 실패하는 경우 다른 서버에서 자동으로 다시 시작됩니다. IBM MQ MQI client 애플리케이션이 큐 관리자에 자동으로 다시 연결하도록 처리할 수 있습니다. 큐 관리자가 시작할 때 서버 애플리케이션을 시작하도록 구성할 수 있습니다.

관련 정보


클러스터 토픽 호스트 큐 관리자의 가용성

큐 관리자 클러스터 마이그레이션의 백아웃 계획 작성

마이그레이션을 수행하기 전에 실패할 경우를 위해 백아웃 계획을 결정하십시오.

시작하기 전에

큐 관리자가 클러스터 지원을 위해 수행하는 백아웃 기능은 무엇입니까?

 이전 레벨의 IBM MQ 라이브러리에 역방향 마이그레이션할 수 있는 적절한 PTF가 포함되어 있고 NEWFUNC 모드가 상위 레벨에서 사용으로 설정되어 있지 않은 경우 로드 라이브러리를 변경하여 z/OS에서 실행 중인 큐 관리자를 이전 레벨로 되돌릴 수 있습니다.

기타 플랫폼에서 유일한 백아웃 옵션은 큐 관리자를 이전 상태로 복원하는 것입니다. 큐 관리자를 복원하는 동안 큐 관리자가 새 레벨에서 실행을 시작한 이후에 작성된 모든 지속적 변경사항이 유실됩니다.

이 태스크 정보

백아웃 계획은 클러스터의 가용성을 유지보수하는 방법을 고려해야 합니다. 또한 클러스터의 큐 관리자 마이그레이션으로 인해 발행되는 모든 문제를 처리해야 합니다.

프로시저

백아웃 계획은 다음 사항에 대해 설명해야 합니다.

- 마이그레이션 성공의 요건.
- 백아웃 프로시저를 트리거하는 조건.
- 대체 백아웃 조치의 예:
 - a) 클러스터에서 큐 관리자 일시중단.
 - b) 역방향 마이그레이션
 - c) 외부 문제점이 해결될 때까지 큐 관리자를 오프라인으로 유지하십시오.

관련 개념

69 페이지의 『큐 관리자 마이그레이션』

설치를 업그레이드한 후에는 큐 관리자 마이그레이션이 필요할 수 있습니다. 마이그레이션은 큐 관리자를 시작할 때 수행됩니다. 큐 관리자를 시작하기 전에 업그레이드를 제거할 수 있습니다. 그러나 큐 관리자가 시작된 후 업그레이드를 제거하면 큐 관리자가 작동하지 않습니다.

하나의 클러스터 큐 관리자 마이그레이션

테스트 시스템의 큐 관리자부터 시작하여 클러스터에서 단일 큐 관리자를 마이그레이션하려면 해당 단계를 따르십시오. 클라이언트 마이그레이션 계획에 기반하여 다음 단계를 수행하십시오.

프로시저

1. 클러스터에서 마이그레이션하려는 큐 관리자를 일시중단하십시오.

- a) **MQSC** 명령을 실행하십시오.

```
SUSPEND QMGR CLUSTER(cluster name)
```

- b) 큐 관리자로 송신된 메시지가 없는지 확인하십시오.

이 큐 관리자로 메시지를 계속 송신하는 애플리케이션이 있으면 모두 닫아야 합니다. 클러스터 워크로드 알고리즘은 일시중단된 큐 관리자를 선택할 수 있습니다. 다른 올바른 목적지가 없는 경우 또는 애플리케이션이 큐 관리자와 연관관계가 있는 경우, 알고리즘이 해당 큐 관리자를 선택할 수 있습니다.

2. 이 큐 관리자에 표시된 모든 클러스터 오브젝트의 레코드를 저장하십시오. 이 데이터는 마이그레이션 후 오브젝트가 성공적으로 마이그레이션되었는지 확인할 때 사용됩니다.

- a) 명령을 실행하여 클러스터 큐 관리자를 보십시오.

```
DISPLAY CLUSQMGR(*)
```

- b) 명령을 실행하여 클러스터 큐를 보십시오.

```
DISPLAY QC(*)
```

- c) 명령을 실행하여 클러스터 토픽을 보십시오.

```
DISPLAY TCLUSTER(*)
```

3. 이 큐 관리자에 속하는 클러스터 오브젝트의 전체 저장소 보기 레코드를 저장하십시오. 이 레코드는 마이그레이션 후 오브젝트가 성공적으로 마이그레이션되었는지 확인할 때 사용됩니다.

- a) 전체 저장소에서 명령을 실행하여 이 큐 관리자를 표시하십시오.

```
DISPLAY CLUSQMGR(migrated queue manager name)
```

- b) 전체 저장소에서 명령을 실행하여 이 큐 관리자에 대한 클러스터 큐를 표시하십시오.

```
DISPLAY QC(*) WHERE(CLUSQMGR EQ migrated queue manager name)
```

- c) 전체 저장소에서 명령을 실행하여 이 큐 관리자에 대한 클러스터 토픽을 표시하십시오.

```
DISPLAY TCLUSTER(*) WHERE(CLUSQMGR EQ migrated queue manager name)
```

4. 큐 관리자를 마이그레이션하십시오.

플랫폼에 따라 큐 관리자 마이그레이션 태스크 중 하나를 수행하십시오. [103 페이지의 『Windows에서 큐 관리자 마이그레이션』](#)의 내용을 참조하십시오.

큐 관리자 마이그레이션 프로세스는 대략 다음과 같습니다.

- a) 큐 관리자를 중지합니다.
- b) 큐 관리자를 백업하십시오.
- c) 새 버전의 IBM MQ를 설치하십시오.
- d) 큐 관리자를 재시작하십시오.

5. 모든 클러스터 오브젝트가 성공적으로 마이그레이션되었는지 확인하십시오.

- a) 명령을 실행하여 클러스터 큐 관리자를 보고 마이그레이션 전에 저장된 데이터와 대조하여 출력을 확인하십시오.


```
DISPLAY CLUSQMGR(*)
```

- b) 명령을 실행하여 클러스터 큐를 보고 마이그레이션 전 저장된 데이터에서 출력을 점검하십시오.

```
DISPLAY QC(*)
```

- c) 명령을 실행하여 클러스터 토픽을 보고 마이그레이션 전에 저장된 데이터와 대조하여 출력을 확인하십시오.

```
DISPLAY TCLUSTER(*)
```

6. 큐 관리자가 전체 저장소와 올바르게 통신하는지 확인하십시오.
7. 전체 저장소로의 클러스터 채널이 시작될 수 있는지 점검하십시오.
8. 전체 저장소에 마이그레이션된 클러스터 큐 관리자, 해당 클러스터 큐 및 해당 클러스터 토픽에 대한 정보가 있는지 확인하십시오.
 - a) 전체 저장소에서 명령을 실행하여 마이그레이션 전 저장된 데이터에서 출력을 점검하십시오.

```
DISPLAY CLUSQMGR(migrated_queue_manager_name)
```

- b) 전체 저장소에서 명령을 실행하여 마이그레이션 전 저장된 데이터에서 출력을 점검하십시오.

```
DISPLAY QC(*) WHERE(CLUSQMGR EQ migrated_queue_manager_name)
```

- c) 전체 저장소에서 명령을 실행하여 마이그레이션 전 저장된 데이터에서 출력을 점검하십시오.

```
DISPLAY TCLUSTER(*) WHERE(CLUSQMGR EQ migrated_queue_manager_name)
```

9. 다른 큐 관리자에 있는 애플리케이션이 마이그레이션된 클러스터 큐 관리자의 큐에 메시지를 넣을 수 있는지 테스트하십시오.
10. 마이그레이션된 큐 관리자에 있는 애플리케이션이 다른 클러스터 큐 관리자의 큐에 메시지를 넣을 수 있는지 테스트하십시오.
11. 다음 명령을 실행하여 큐 관리자를 계속하십시오.

```
RESUME QMGR CLUSTER(cluster name)
```

12. 일정 기간 동안 클러스터에 있는 큐 관리자 및 애플리케이션을 꼼꼼히 모니터링하십시오.

다음에 수행할 작업

테스트 시스템의 클러스터에서 하나의 큐 관리자의 마이그레이션을 완료한 경우 테스트 시스템의 각 클러스터에서 기타 큐 관리자의 마이그레이션을 완료하십시오.

테스트 시스템에서 모든 큐 관리자의 마이그레이션을 완료한 경우 프로덕션 시스템에서 각 큐 관리자를 마이그레이션하십시오.

관련 개념

69 페이지의 『[큐 관리자 마이그레이션](#)』

설치를 업그레이드한 후에는 큐 관리자 마이그레이션이 필요할 수 있습니다. 마이그레이션은 큐 관리자를 시작할 때 수행됩니다. 큐 관리자를 시작하기 전에 업그레이드를 제거할 수 있습니다. 그러나 큐 관리자가 시작된 후 업그레이드를 제거하면 큐 관리자가 작동하지 않습니다.

관련 정보

[DISPLAY CLUSQMGR](#)

[DISPLAY QUEUE](#)

[RESUME QMGR](#)

[SUSPEND QMGR](#)

고가용성 구성의 큐 관리자 마이그레이션

큐 관리자의 고가용성 구성은 IBM MQ 애플리케이션의 가용성을 증가시킬 수 있습니다. 큐 관리자 또는 서버가 실패하는 경우 다른 서버에서 자동으로 다시 시작됩니다. IBM MQ MQI client 애플리케이션이 큐 관리자에 자동으로 다시 연결하도록 처리할 수 있습니다. 큐 관리자가 시작할 때 서버 애플리케이션을 시작하도록 구성할 수 있습니다.

이 태스크 정보

Multi IBM MQ for Multiplatforms의 경우, 고가용성 클러스터 솔루션을 사용하거나 다중 인스턴스 큐 관리자를 사용하여 고가용성 구성을 구현합니다. Red Hat Cluster Suite 또는 MSCS(Microsoft Cluster Service)는 고가용성 클러스터 솔루션의 예제입니다.

z/OS IBM MQ for z/OS의 경우 큐 관리자 고가용성을 증가시키는 몇 가지의 대체 기법이 있습니다. z/OS의 가용성을 참조하십시오. z/OS의 마이그레이션 고려사항은 사용되는 가용성 기법에 따라 결정되며, 이 주제에서는 설명하지 않습니다. 고가용성 구성이란 용어는 z/OS 이외의 플랫폼에 구성되어 있는 큐 관리자에만 적용됩니다.

다중 인스턴스 큐 관리자 또는 고가용성 클러스터의 마이그레이션 여부에 관계없이 가용성 구성의 큐 관리자 마이그레이션에 관련된 전반적인 원칙은 동일합니다. 어느 경우에도 원칙은 다음과 같습니다.

1. 이전에 실행되던 명령 레벨보다 하위의 명령 레벨에서 큐 관리자를 다시 시작해서는 안됩니다.
2. 활성 큐 관리자가 실행 중인 코드를 업그레이드할 수 없습니다.
3. 활성 큐 관리자를 백업할 수 없습니다.

프로시저

- 다중 인스턴스 큐 관리자를 마이그레이션하려면 [211 페이지](#)의 『[다중 인스턴스 큐 관리자 마이그레이션](#)』의 내용을 참조하십시오.
- 고가용성 클러스터 큐 관리자를 마이그레이션하려면 [212 페이지](#)의 『[고가용성 클러스터 큐 관리자 마이그레이션](#)』의 내용을 참조하십시오.

관련 태스크

[127 페이지](#)의 『[Windows에서 MSCS 구성 마이그레이션](#)』

다음 지시사항에 따라 Microsoft Cluster Service(MSCS) 구성의 큐 관리자를 한 번에 한 노드씩 마이그레이션하십시오.

다중 인스턴스 큐 관리자 마이그레이션

나열된 단계에 따라 다중 인스턴스 큐 관리자 구성의 큐 관리자를 마이그레이션합니다.

시작하기 전에

관련 있는 용어는 다음과 같습니다.

활성 큐 관리자 인스턴스(active queue manager instance)

대기 인스턴스를 허용하여 시작된, 실행 중인 큐 관리자 인스턴스.

대기 큐 관리자 인스턴스(standby queue manager instance)

대기 인스턴스를 허용하여 시작된, 대기 중인 큐 관리자 인스턴스. 활성 인스턴스에서 자동으로 인계할 준비가 되었습니다.

프로시저

다음 단계에 기반하여 마이그레이션 프로시저를 수행하십시오.

1. 마이그레이션 프로세스를 시작하려면 먼저 업그레이드를 설치한 서버에 다른 큐 관리자를 작성하십시오.
2. 사용자 조직에 필요한 모든 검증 확인을 수행하여 업그레이드를 테스트하십시오.
3. 큐 관리자 인스턴스를 시작할 때 가져온 서버 풀이 있는 경우 풀에 있으면서 사용 중이거나 대기 중이 아닌 서버의 IBM MQ를 업그레이드하십시오.

4. 대기 큐 관리자 인스턴스를 정지하십시오.
인스턴스를 자동으로 재시작하는 시스템 관리 프로시저가 실행 중인 것은 아닌지 확인하십시오.
5. 서버 풀이 없는 경우, 대기 인스턴스를 실행하던 서버의 IBM MQ를 업그레이드하십시오.
6. 정지 시간 또는 복구성 중에서 마이그레이션에 더 중요한 사항을 결정하십시오.
7. 옵션: 복구성이 더 중요한 경우 이 프로시저를 수행하고, 백업을 받아야 합니다.
 - a) 대기자로 전환하지 않고 활성 큐 관리자 인스턴스를 중지하십시오.
 - b) 큐 관리자를 백업하십시오.
 - c) 업그레이드된 서버 중 하나에서 대기자를 허용하는 큐 관리자 인스턴스를 시작하십시오.
 - d) 업그레이드된 서버 풀이 있는 경우, 대기자를 허용하는 다른 큐 관리자 인스턴스를 시작하십시오.
8. 옵션: 가용성이 더 중요한 경우 이 프로시저를 수행하십시오. 백업은 받지 않아도 됩니다.
 - a) 업그레이드된 서버 중 하나에서 대기자로 큐 관리자 인스턴스를 시작하십시오.
 - b) 대기자로 전환하고 활성 큐 관리자 인스턴스를 중지하십시오.
 - c) 업그레이드된 서버 풀이 있는 경우, 대기자를 허용하는 다른 큐 관리자 인스턴스를 시작하십시오.
9. 활성 큐 관리자 인스턴스이던 서버에서 IBM MQ 코드를 업그레이드하십시오.
10. 대기가 아직 시작되지 않은 경우 서버를 대기 인스턴스로 시작하십시오.

211 페이지의 『고가용성 구성의 큐 관리자 마이그레이션』

큐 관리자의 고가용성 구성은 IBM MQ 애플리케이션의 가용성을 증가시킬 수 있습니다. 큐 관리자 또는 서버가 실패하는 경우 다른 서버에서 자동으로 다시 시작됩니다. IBM MQ MQI client 애플리케이션이 큐 관리자에 자동으로 다시 연결하도록 처리할 수 있습니다. 큐 관리자가 시작할 때 서버 애플리케이션을 시작하도록 구성할 수 있습니다.

212 페이지의 『고가용성 클러스터 큐 관리자 마이그레이션』

나열된 단계에 따라 고가용성 큐 관리자 구성의 큐 관리자를 마이그레이션합니다.

고가용성 클러스터 큐 관리자 마이그레이션

나열된 단계에 따라 고가용성 큐 관리자 구성의 큐 관리자를 마이그레이션합니다.

시작하기 전에

관련 있는 용어는 다음과 같습니다.

활성 서버(active server)

실행 중인 서버 또는 활성 큐 관리자 인스턴스

수동 서버(passive server)

활성 서버에서 자동으로 인계할 준비가 된 서버.

비활성 서버(inactive server)

자동으로 인계할 준비가 되지 않은 서버. 서버가 클러스터에서 제거되었거나 어떤 식으로든 오프라인 상태로 되었을 수 있습니다.

프로시저

다음 단계에 기반하여 마이그레이션 프로시저를 수행하십시오. 세부사항은 관련 클러스터의 특정 명령에 따라 결정됩니다.

1. 마이그레이션 프로세스를 시작하기 위해서는 먼저 업그레이드를 설치한 서버에 다른 큐 관리자를 작성하십시오.
2. 엔터프라이즈에 필요한 모든 검증 확인을 수행하여 업그레이드를 테스트하십시오.
3. 사용 가능한 네 개의 서버가 있는 경우 두 개의 클러스터 쌍을 구성하십시오.
두 개의 쌍이 있으면, 큐 관리자는 이전 명령 레벨의 클러스터 쌍에서 계속 실행할 수 있습니다. 준비가 완료되면 큐 관리자를 새 명령 레벨의 서버 쌍으로 전송할 수 있습니다.
4. 클러스터에서 수동 서버를 제거하십시오.
클러스터가 서버를 자동으로 재시작할 수 없는지 확인하십시오. 서버가 비활성 상태로 됩니다.

5. 고가용성 클러스터가 IBM MQ 코드의 공용 위치를 사용할 경우 업그레이드된 코드의 두 번째 위치를 작성하십시오.
6. 지금 큐 관리자를 실행하지 않는 서버를 사용하여 IBM MQ 코드를 설치하거나 업그레이드하십시오.
7. 서버에 다른 큐 관리자를 작성하고 사용자 조직에 필요한 모든 검증 확인을 수행하여 업그레이드를 검증하십시오.
8. 서버 중 절반 이상이 클러스터에 남아 있는 경우, 서버를 제거하고 IBM MQ를 업그레이드한 후 업그레이드를 검증하십시오.
각 서버는 프로세스의 파트이므로 비활성 상태로 됩니다. 서버 중 절반이 업그레이드될 때까지 계속하십시오.
9. 활성 서버가 남은 클러스터의 파트인 경우, 클러스터가 자동으로 다시 활성화할 수 없도록 수동 서버를 비활성화하십시오.
10. 정지 시간 또는 복구성 중에서 마이그레이션에 더 중요한 사항을 결정하십시오.
11. 옵션: 복구성이 더 중요한 경우 이 프로시저를 수행하십시오.
 - a) 큐 관리자를 중지하고 클러스터에서 서버를 제거하십시오.
 - b) 큐 관리자를 백업하십시오.
12. 옵션: 정지 시간이 더 중요한 경우 이 프로시저를 수행하십시오.
 - a) 마이그레이션된 서버를 클러스터에 수동 서버로 다시 추가하십시오.
 - b) 고가용성 서버 클러스터에 남아 있는 서버를 수동 서버 중 하나로 전환하십시오.
전환 시 실행 중인 큐 관리자가 중지되고 수동 서버 중 하나에서 재시작됩니다.
13. 남아 있는 모든 고가용성 서버를 업그레이드하고 클러스터에 다시 추가하십시오.

211 페이지의 『고가용성 구성의 큐 관리자 마이그레이션』

큐 관리자의 고가용성 구성은 IBM MQ 애플리케이션의 가용성을 증가시킬 수 있습니다. 큐 관리자 또는 서버가 실패하는 경우 다른 서버에서 자동으로 다시 시작됩니다. IBM MQ MQI client 애플리케이션이 큐 관리자에 자동으로 다시 연결하도록 처리할 수 있습니다. 큐 관리자가 시작할 때 서버 애플리케이션을 시작하도록 구성할 수 있습니다.

211 페이지의 『다중 인스턴스 큐 관리자 마이그레이션』

나열된 단계에 따라 다중 인스턴스 큐 관리자 구성의 큐 관리자를 마이그레이션합니다.

V 9.0.4

MQ Adv.

Linux

복제된 데이터 큐 관리자 마이그레이션

복제 데이터 큐 관리자(RDQM)를 마이그레이션해야 하는 경우, 모든 노드를 순서대로 업그레이드해야 합니다. 다른 레벨의 노드로 작동하려고 시도하지 마십시오.

이 태스크 정보

HA RDQM 구성의 업그레이드 순서는 노드 일시중단, IBM MQ 및 RDQM 지원 설치 제거, 새 버전의 IBM MQ 및 RDQM 지원 설치, 노드 재개로 구성됩니다. 그런 다음 이동하고 다음 노드에서 이 순서를 반복합니다. 이 순서를 따라 마이그레이션 진행 중에 큐 관리자가 HA 그룹의 노드 중 하나에서 계속 실행되는지 확인하십시오.

V 9.0.5

DR RDQM 구성의 업그레이드 순서는 복구 노드 업그레이드, 새로 업그레이드한 복구 노드에서 DR 큐 관리자 실행, 기본 노드 업그레이드, 기본 노드에서 실행되도록 DR 큐 관리자를 다시 전환으로 구성됩니다.

IBM MQ 및 RDQM을 설치 제거 및 설치하기 위해 실행하는 스크립트가 제공됩니다.

업그레이드 위치는 원래 설치 위치와 같아야 하며, 모든 노드는 동일한 위치를 사용해야 합니다.

관련 정보

[RDQM\(복제된 데이터 큐 관리자\) 설치](#)

V 9.0.4

HA RDQM 마이그레이션

이 단계 순서를 따라 HA 그룹의 모든 RDQM 노드를 업그레이드하고 복제 데이터 큐 관리자(RDQM)를 마이그레이션하십시오.

이 태스크 정보

다른 레벨에 있는 그룹의 노드와 함께 작동하는 것을 피하려면 HA 그룹의 모든 노드를 동일한 순서로 업그레이드해야 합니다.

하나의 노드가 모든 RDQM에 대해 기본으로 작동하고 다른 2개의 노드가 보조로 작동하도록 HA 그룹을 구성한 경우, 보조 노드를 먼저 업그레이드하고 기본 노드를 맨 마지막까지 남겨두어야 합니다.

업그레이드 순서와 RDQM에 대해 선호 및 두 번째 선호로 표시된 노드는 업그레이드 시 RDQM이 장애 복구하는 위치에 영향을 줍니다. 마이그레이션 순서 중에 노드가 다른 레벨에서 실행 중인 경우 장애 복구에 대한 옵션은 제한됩니다. 하위 레벨 노드에서 실행 중인 RDQM은 상위 레벨 노드로 장애 복구할 수 있지만 새 레벨에서 큐 관리자가 시작된 후에는 하위 레벨 노드로 장애 복구할 수 없습니다. 업그레이드 순서를 선택하고 선호 또는 두 번째 선호 위치 설정을 사용하여 큐 관리자가 가능한 한 하위 레벨 노드에서 계속 실행되도록 해야 합니다. 노드를 일시중단하기 전에 선호 및 두 번째 선호를 변경하여 변경사항이 즉시 적용되도록 확인하십시오.

V 9.0.5 또한 DR RDQM을 실행 중인 노드가 있는 경우, [215 페이지의 『DR RDQM 마이그레이션』](#)의 지시사항에 따라 이러한 큐 관리자를 동시에 처리해야 합니다.

프로시저

1. HA 그룹에서 첫 번째 노드를 업그레이드하려면 다음을 수행하십시오.

a) 다음 명령을 실행하여 HA 그룹에서 노드를 일시중단하십시오.

```
rdqmadm -s
```

노드에서 현재 실행 중인 RDQM을 HA 그룹의 다른 노드로 이동합니다(해당 RDQM에 대해 정의된 경우 두 번째 환경 설정).

b) 설치 제거 스크립트를 실행하여 IBM MQ 및 RDQM을 설치 제거하십시오.

```
MQ_INSTALLATION_PATH/Advanced/RDQM/uninstallRDQMsupport
```

이 스크립트는 실행되는 데 어느 정도 시간이 소요될 수 있으며, 실행 중임을 나타내는 표시가 없습니다.

c) **mqlicense** 스크립트를 실행하여 새 버전의 라이선스를 승인하십시오.

d) 프롬프트가 표시되면 라이선스에 동의하고 설치 매체의 /Advanced/RDQM 디렉토리에서 설치 스크립트를 실행하십시오.

```
installRDQMsupport
```

installRDQMsupport 스크립트는 다음과 같은 기본 MQ 컴포넌트만 설치합니다.

- MQSeriesClient.x86_64
- MQSeriesRDQM.x86_64
- MQSeriesRuntime.x86_64
- MQSeriesSamples.x86_64
- MQSeriesServer.x86_64

다른 컴포넌트(AMQP, MFT, AMS 등)가 필요한 경우 이러한 컴포넌트는 수동으로 설치해야 합니다.

e) 필요한 경우 **setmqinst** 명령을 사용하여 이 설치를 기본 IBM MQ 설치로 설정하십시오.

[setmqinst\(IBM MQ 설치 설정\)](#)의 내용을 참조하십시오.

f) 다음 명령을 입력하여 HA 그룹에서 노드를 계속하십시오.

```
rdqmadm -r
```

이 노드를 선호 위치로 가지는 RDQM이 이 노드에서 실행을 재개합니다.

2. HA 그룹의 두 번째 노드에 대해 단계를 반복하십시오. (첫 번째 노드의 경우와 동일한 경로를 사용하십시오.)

3. HA 그룹의 세 번째 노드에 대해 단계를 반복하십시오. (첫 번째 노드의 경우와 동일한 경로를 사용하십시오.)

다음에 수행할 작업

qm.ini 파일의 RDQM 구성을 확인하여 세 노드 모두의 설치가 일치하는지 확인하십시오.

관련 정보

[rdqmadm\(복제된 데이터 큐 관리자 클러스터 관리\)](#)

V 9.0.5

Linux

DR RDQM 마이그레이션

재해 복구 복제 데이터 큐 관리자(DR RDQM) 구성에서 이 단계 순서에 따라 기본 및 복구 노드를 업그레이드하십시오.

이 태스크 정보

노드 업그레이드에 대해 제안되는 순서는 복구 노드를 업그레이드한 후 이 노드에서 DR 큐 관리자를 실행하면서 기본 노드를 업그레이드하는 것입니다. 두 노드가 모두 업그레이드되면 원래의 기본 및 복구 역할을 복원할 수 있습니다.

업그레이드 프로시저에서 DR 큐 관리자를 실행할 필요가 없는 경우에는 복구 노드에 대해 장애 복구 단계를 생략할 수 있습니다. 단순히 DR 큐 관리자를 중지하고 두 노드를 업그레이드한 후 다시 시작하십시오.

노드 중 하나에서 HA RDQM도 실행 중인 경우, 213 페이지의 『HA RDQM 마이그레이션』의 지시사항에 따라 이러한 큐 관리자를 동시에 처리해야 합니다.

프로시저

- DR 큐 관리자를 계속 실행하면서 업그레이드하려면 다음을 수행하십시오.

- 복구 노드를 업그레이드하십시오.

- 설치 제거 스크립트를 실행하여 IBM MQ 및 RDQM을 설치 제거하십시오.

```
MQ_INSTALLATION_PATH/Advanced/RDQM/uninstallRDQMsupport
```

- mqlicense** 스크립트를 실행하여 새 버전의 라이선스를 승인하십시오.

- 설치 매체의 /Advanced/RDQM 디렉토리에서 설치 스크립트를 실행하십시오.

```
installRDQMsupport
```

- 필요한 경우 **setmqinst** 명령을 사용하여 이 설치를 기본 IBM MQ 설치로 설정하십시오.
setmqinst(IBM MQ 설치 설정)의 내용을 참조하십시오.

- 각 큐 관리자에 대해 다음 명령을 입력하여 기본 노드에서 DR 큐 관리자를 보조 인스턴스로 변환하십시오.

- 큐 관리자를 중지하십시오.

```
endmqm -r QMname
```

- 큐 관리자를 보조 인스턴스로 만드십시오.

```
rdqmdr -m QMname -s
```

- 다음 단계를 완료하여 복구 노드에서 큐 관리자를 실행하십시오.

- 각 큐 관리자를 기본 인스턴스로 만드십시오.

```
rdqmdr -m QMname -p
```

- 각 큐 관리자를 시작하십시오.

```
stmqm qmname
```

- 기본 노드를 업그레이드하십시오.

- a. 설치 제거 스크립트를 실행하여 IBM MQ 및 RDQM을 설치 제거하십시오.

```
MQ_INSTALLATION_PATH/Advanced/RDQM/uninstallRDQMsupport
```

- b. **mqlicense** 스크립트를 실행하여 새 버전의 라이선스를 승인하십시오.

- c. 설치 매체의 /Advanced/RDQM 디렉토리에서 설치 스크립트를 실행하십시오.

```
installRDQMsupport
```

- d. 필요한 경우 **setmqinst** 명령을 사용하여 이 설치를 기본 IBM MQ 설치로 설정하십시오.
setmqinst(IBM MQ 설치 설정)의 내용을 참조하십시오.

- e) 복구 노드에서 큐 관리자를 한 번 더 보조 인스턴스로 만드십시오.

```
rdqmdr -m QMname -s
```

- f) 기본 노드에서 큐 관리자를 기본 인스턴스로 만들고 시작하십시오.

```
rdqmdr -m QMname -p  
stimqm qmname
```

- DR 큐 관리자를 실행하지 않고 업그레이드하려면 다음을 수행하십시오.

- a) 복구 노드를 업그레이드하십시오.

- a. 설치 제거 스크립트를 실행하여 IBM MQ 및 RDQM을 설치 제거하십시오.

```
MQ_INSTALLATION_PATH/Advanced/RDQM/uninstallRDQMsupport
```

- b. **mqlicense** 스크립트를 실행하여 새 버전의 라이선스를 승인하십시오.

- c. 설치 매체의 /Advanced/RDQM 디렉토리에서 설치 스크립트를 실행하십시오.

```
installRDQMsupport
```

- d. 필요한 경우 **setmqinst** 명령을 사용하여 이 설치를 기본 IBM MQ 설치로 설정하십시오.
setmqinst(IBM MQ 설치 설정)의 내용을 참조하십시오.

- b) 기본 노드에서 각 큐 관리자를 중지하십시오.

```
endmqm QMname
```

- c) 기본 노드를 업그레이드하십시오.

- a. 설치 제거 스크립트를 실행하여 IBM MQ 및 RDQM을 설치 제거하십시오.

```
MQ_INSTALLATION_PATH/Advanced/RDQM/uninstallRDQMsupport
```

- b. **mqlicense** 스크립트를 실행하여 새 버전의 라이선스를 승인하십시오.

- c. 설치 매체의 /Advanced/RDQM 디렉토리에서 설치 스크립트를 실행하십시오.

```
installRDQMsupport
```

- d. 필요한 경우 **setmqinst** 명령을 사용하여 이 설치를 기본 IBM MQ 설치로 설정하십시오.
setmqinst(IBM MQ 설치 설정)의 내용을 참조하십시오.

- d) 기본 노드에서 큐 관리자를 시작하십시오.

```
stimqm qmname
```

ULW

V 9.0.4

UNIX, Linux, and Windows에서 로그 마이그레이션

IBM MQ 9.0.4에서는 순환 로그를 선형 로그로 또는 선형 로그에서 순환 로그로 마이그레이션할 수 있습니다.

시작하기 전에

로그의 유형을 검토하여 선형 또는 순환 로그를 사용할지 여부를 결정하십시오.

프로시저

- 큐 관리자 로그를 선형에서 순환으로 마이그레이션하려면 [217 페이지의 『선형에서 순환으로 큐 관리자 로그 마이그레이션』](#)의 내용을 참조하십시오.
- 큐 관리자 로그를 순환에서 선형으로 마이그레이션하려면 [218 페이지의 『순환에서 선형으로 큐 관리자 로그 마이그레이션』](#)의 내용을 참조하십시오.

관련 개념

[129 페이지의 『Windows에서 로그를 고급 형식 디스크로 마이그레이션』](#)

고급 형식 디스크는 섹터당 4096바이트를 가지는 디스크입니다. 고급 형식 디스크는 마이그레이션 프로시저를 수행하지 않고 다른 플랫폼에서 사용할 수 있으므로 다음은 Windows 플랫폼에만 적용 가능합니다.

ULW V 9.0.4 선형에서 순환으로 큐 관리자 로그 마이그레이션

이 단계 순서를 따라 큐 관리자 로그를 선형에서 순환으로 마이그레이션하십시오.

시작하기 전에

마이그레이션하기 전에 큐 관리자의 백업을 작성하십시오.

로그를 대신 마이그레이션할 것인지 여부를 결정하거나 **migmqlog** 명령에서 **-ld** 옵션을 지정하여 로그를 새 위치로 마이그레이션하십시오. 큐 관리자를 이전 디스크에서 새 고급 형식 디스크로 이동하는 경우 **-ld** 옵션을 사용하는 것이 편리할 수 있습니다.

마이그레이션 중에 로그가 증가할 수 있으므로 로그를 마이그레이션할 충분한 공간이 있는지 확인하십시오.

다음에 유의하십시오.

- IBM MQ 9.0.4을(를) 사용하기 위해 큐 관리자의 로그를 마이그레이션할 필요가 없습니다.
- 로그는 매우 크므로 **migmqlog**를 완료하는 데 몇 분이 소요될 수 있습니다. 그러나 명령이 가끔 진행 메시지를 출력합니다.
- 일부 이유로 인해(예: 정전)프로세스를 완료하기 전에 **migmqlog**가 중지되는 경우 부분적으로 마이그레이션된 로그에서 동일한 **migmqlog** 명령을 재실행하여 마이그레이션을 완료하십시오.
- **-ld** 옵션을 지정한 경우 **migmqlog**가 사용자를 위해 **qm.ini** 파일의 로그 경로를 업데이트하므로 큐 관리자를 시작할 때 마이그레이션된 로그를 사용합니다.
- **-ld** 옵션을 사용할 때 상대 경로를 전달하지 마십시오. 절대 경로만 사용하십시오.
- **migmqlog**는 큐 또는 큐 관리자 오브젝트를 업데이트하지 않습니다.

프로시저

1. mqm 그룹의 구성원으로 로그인하십시오.
2. 아직 수행하지 않은 경우, 큐 관리자를 중지하십시오.
3. 이를 수행하지 않은 경우 큐 관리자의 백업을 작성하십시오.
4. 다음 명령을 실행하십시오.

```
migmqlog -m QMgrName -lc
```

자세한 정보는 **migmqlog**의 내용을 참조하십시오.

관련 태스크

[218 페이지의 『순환에서 선형으로 큐 관리자 로그 마이그레이션』](#)

이 단계 순서를 따라 큐 관리자 로그를 순환에서 선형으로 마이그레이션하십시오.

이 단계 순서를 따라 큐 관리자 로그를 순환에서 선형으로 마이그레이션하십시오.

시작하기 전에

마이그레이션하기 전에 큐 관리자의 백업을 작성하십시오.

로그를 대신 마이그레이션할 것인지 여부를 결정하거나 **migmqlog** 명령에서 **-ld** 옵션을 지정하여 로그를 새 위치로 마이그레이션하십시오. 큐 관리자를 이전 디스크에서 새 고급 형식 디스크로 이동하는 경우 **-ld** 옵션을 사용하는 것이 편리할 수 있습니다.

마이그레이션 중에 로그가 증가할 수 있으므로 로그를 마이그레이션할 충분한 공간이 있는지 확인하십시오.

다음에 유의하십시오.

- IBM MQ 9.0.4(를) 사용하기 위해 큐 관리자의 로그를 마이그레이션할 필요가 없습니다.
- 로그는 매우 크므로 **migmqlog**를 완료하는 데 몇 분이 소요될 수 있습니다. 그러나 명령이 가끔 진행 메시지를 출력합니다.
- 일부 이유로 인해(예: 정전)프로세스를 완료하기 전에 **migmqlog**가 중지되는 경우 부분적으로 마이그레이션된 로그에서 동일한 **migmqlog** 명령을 재실행하여 마이그레이션을 완료하십시오.
- **-ld** 옵션을 지정한 경우 **migmqlog**가 사용자를 위해 **qm.ini** 파일의 로그 경로를 업데이트하므로 큐 관리자를 시작할 때 마이그레이션된 로그를 사용합니다.
- **-ld** 옵션을 사용할 때 상대 경로를 전달하지 마십시오. 절대 경로만 사용하십시오.
- **migmqlog**는 큐 또는 큐 관리자 오브젝트를 업데이트하지 않습니다.

이 태스크 정보



주의: 마이그레이션한 후 큐 관리자를 시작할 때 매체 이미지가 기록되지 않습니다. 속성을 설정하여 자동으로 매체 이미지를 기록하는 방법을 계획하십시오.

- IMGSCHED
- IMGINTVL
- IMGLOGLN
- IMGRCOVO
- IMGRCOVQ

ALTER QMGR에서 또는 **rcdmqimg**를 정기적으로 실행하여 수동으로 수행할 수 있습니다.

프로시저

1. mqm 그룹의 구성원으로 로그인하십시오.
2. 아직 수행하지 않은 경우, 큐 관리자를 중지하십시오.
3. 이를 수행하지 않은 경우 큐 관리자의 백업을 작성하십시오.
4. 다음 명령을 실행하십시오.

```
migmqlog -m QMgrName -ll
```

자세한 정보는 **migmqlog**의 내용을 참조하십시오.

5. 큐 관리자를 시작하고 사용자 환경에 적절한 이미지 복구 및 큐 속성을 설정하십시오.
6. 복구 가능한 오브젝트에 대해 수동 이미지를 기록하는 시기를 고려하십시오.

관련 태스크

217 페이지의 『[선형에서 순환으로 큐 관리자 로그 마이그레이션](#)』

이 단계 순서를 따라 큐 관리자 로그를 선형에서 순환으로 마이그레이션하십시오.

Internet Protocol 버전 6 (IPv6) 이주

이 절에서는 IBM MQ 설치를 고려할 때 IPv4 및 IPv6을 사용하는 방법에 대해 설명합니다.

일반 소개

Internet Protocol 버전 6 (IPv6) 은 IETF (Internet Engineering Task Force) 에서 현재 버전인 Internet Protocol 버전 4 (IPv4) 를 대체하도록 설계되었습니다. IPv4 는 20여 년 동안 지속되었으며 인터넷을 통해 서로 통신하기 위한 기본적인 방법 중 하나입니다. IPv4는 인터넷 주소로 32비트 주소까지만 사용할 수 있도록 제한됩니다. 이러한 주소는 인터넷에 추가하는 모든 새 시스템에 필요한 것인데 거의 다 소모된 상태입니다. 인터넷 제어 표준 본부인 IETF는 증가하는 인터넷 주소 수에 대한 요구에 부응하고자 인터넷 주소에 사용되는 자릿수를 32비트에서 128비트로 늘려 왔습니다. IPv6은 상당히 많은 수(2^{128})의 인터넷 주소를 제공하므로 예상되는 주소 부족 문제를 해결해 줄 것입니다. IPv6은 IPv4와 공존하면서 몇 년 간의 과도기를 거친 다음 점차적으로 IPv4를 대체할 것입니다. 또한 IPv6은 헤더 형식이 간략하고 확장 및 옵션 지원, 플로우 레이블링 기능 및 통합 인증과 개인정보 보호 기능에 대한 지원이 향상되었습니다.

IBM MQ에는 큐 관리자가 기존 IPv4프로토콜 외에 IPv6 프로토콜을 사용하여 통신할 수 있는 기능이 있습니다. IPv6에 대한 자세한 정보는 [IPv6](#)에서 찾을 수 있습니다.

IPv6을 지원하는 IBM MQ 플랫폼

이 절에서는 IPv6을 지원하는 IBM MQ 플랫폼을 나열합니다.

IPv6은 다음 IBM MQ 플랫폼에서 지원됩니다.

- IBM MQ for AIX
- IBM MQ for Linux
- Sun Solaris 의 경우 IBM MQ
- IBM MQ for HP-UX
- IBM MQ for Windows
- IBM MQ for IBM i
- IBM MQ for z/OS

IPv6으로의 마이그레이션 및 IBM MQ 사용에 대한 주요 고려사항

이 절에서는 IBM MQ 설치 및 IPv6 사용을 고려할 때의 몇 가지 주요 고려사항을 나열합니다.

- IBM MQ는 IPv4 점분리 십진수 주소(예: 9.20.9.30)뿐 아니라 IPv6 16진 주소(예: fe80:43e4:0204:acff:fe97:2c34:fde0:3485)도 인식합니다.
- IPv4 및 IPv6 시스템 둘 다를 실행하는 시스템의 경우 지정된 채널에 지정하는 연결 이름(CONNAME)이 연결하는 채널의 IP 프로토콜을 결정합니다.

네트워크에서 IPv6 구현 시 고려사항

이 절에서는 IPv6 네트워크에서 IBM MQ 설치를 계획 중인 경우 고려해야 할 몇 가지 사항을 나열합니다.

- 네트워크에서 일관성을 보장하려면 전체 네트워크, 특히 클러스터가 포함된 네트워크에 IPv6의 도입을 계획해야 합니다. 예를 들어, 큐 관리자가 현재 IPv6을 사용할 수 있다 하더라도 이 사실이 통신 가능한 상대 큐 관리자도 IPv6을 사용할 수 있음을 의미하지는 않습니다.
- 도메인 이름 서버(DNS) 등을 설정할 때 대상 큐 관리자를 실행 중인 시스템이 IPv4 주소, IPv6 주소 또는 Dual IPv4 및 IPv6 주소로 해석될 수 있는지 여부를 고려하십시오.
- IBM MQ를 설치 중인 시스템이 IPv6을 지원하지 않은 경우, IBM MQ는 IPv4만을 사용하여 연결할 수 있습니다.
- IPv6 사용 시스템에서 실행 중인 큐 관리자가 IPv4 사용 시스템에서 실행 중인 큐 관리자와 통신할 수 있도록 하려면, IPv4 사용 시스템에 IPv4 주소로만 해석되는 호스트 이름이 있어야 합니다.
- IBM MQ 네트워크에 여러 도메인 이름 서버가 있는 경우, 채널 정의에 사용되는 각 호스트 이름을 사용된 DNS와 무관하게 동일한 주소로 해석해야 합니다.

큐 관리자를 IPv6으로 마이그레이션

이 절에서는 IPv6 네트워크에서 IBM MQ 설치를 계획 중인 경우 큐 관리자 마이그레이션에 대해 설명합니다.

IPv6 프로토콜은 IBM WebSphere MQ 6.0 이상에서만 사용할 수 있습니다. IPv6 프로토콜을 사용하려면 IPv6이 가능한 시스템에 IBM MQ를 설치해야 합니다.

두 시스템이 통신에 사용하는 선호 IP 버전(IPv4와 IPv6이 모두 사용 가능한 경우)은 새로운 큐 관리자 속성 IPADDRV에 의해 결정됩니다. 이 매개변수는 호스트 이름이 IPv4 주소와 IPv6 주소 둘 다로 애매하게 해석되는 경우에만 적용됩니다.

IPv6 프로토콜을 사용하도록 큐 관리자를 마이그레이션하려면 다음을 수행하십시오.

1. 마이그레이션할 큐 관리자가 있는 시스템에서 IPv4 및 IPv6 프로토콜을 모두 구성하십시오.
2. IBM MQ를 설치하십시오.
3. 마이그레이션할 시스템의 호스트 이름을 IPv4 주소와 IPv6 주소 둘 다로 해석하도록 DNS에 입력 항목을 추가하십시오.
4. IPADDRV 매개변수를 IPv6으로 설정하십시오. 또는 LOCLADDR 매개변수를 IPv6 주소로 해석하도록 설정하십시오.



경고: 일부 IPv6 소프트웨어는 IPv4가 맵핑된 IPv6 주소를 해석할 수 없습니다. CONNAME 및 LOCLADDR의 결합으로 인해 IPv4가 맵핑된 IPv6 주소가 작성되는 경우 대상 큐 관리자를 호스팅하는 시스템에서 이를 핸들링할 수 있습니다.

IP 네트워크에서 맵핑된 주소를 사용하려면 프로토콜 변환기가 필요합니다.

마이그레이션 시나리오(클러스터가 없는 토폴로지)

여러 가지 다양한 상호 연결 가능성이 나타날 수 있으므로 다음 절에서는 경우에 따른 IBM MQ의 작동 방식에 대해 설명합니다.

클러스터가 없는 마이그레이션 시나리오 1

IPv4 전용인 세 개의 시스템이 있습니다. 각 시스템은 큐 관리자(QM1, QM2 및 QM3)를 호스트하며 각 큐 관리자는 다른 두 큐 관리자와 연결되어 있습니다. 클러스터 채널 정의의 CONNAME은 모두 IP 주소가 아닌 DNS 이름을 사용하여 작성됩니다.

다음과 같이 IPv6에서 실행하는 채널을 사용할 수 있도록 QM1을 사용 가능하게 하십시오.

1. IPv4 및 IPv6 스택을 모두 가지도록 호스트 시스템을 업그레이드하십시오.

중요사항: 모든 IP 스택에는 리스너가 필수입니다.

2. 최신 버전의 IBM MQ를 설치하십시오.
3. QM1을 실행하는 시스템에 2개의 항목이 있도록 DNS 표를 업데이트하십시오. 하나는 IPv4 주소 항목이고 다른 하나는 IPv6 주소 항목입니다. 그러면 이 호스트에 DNS 이름을 요청하면 IPv4 및 IPv6 주소가 모두 리턴됩니다.
4. 큐 관리자 IPADDRV 속성을 IPv6으로 설정하십시오.

참고: IPv6 주소 지정을 지원하도록 변경되어도 QM1은 IPv4 전용인 큐 관리자(기존 및 새 큐 관리자 모두)와 계속해서 통신할 수 있습니다.

위의 QM1과 같이 IPv6에서 실행되는 채널을 사용할 수 있도록 QM2를 사용 가능하게 하십시오.

- 이제 QM1과 QM2 간의 통신은 IPv6을 통해 이루어집니다.
- 이제 QM1과 QM3 간의 통신은 IPv4를 통해 이루어집니다.
- 이제 QM2와 QM3 간의 통신은 IPv4를 통해 이루어집니다.

큐 관리자의 IPADDRV 속성을 IPv6으로 설정했으므로 큐 관리자가 IPv6 프로토콜을 사용하여 연결하도록 설정되었습니다. QM1에서 QM3으로의 채널에 IPv6 주소 또는 IPv4 및 IPv6 주소 모두로 해석되는 호스트 이름으로 설정된 LOCLADDR이 있는 경우(IPADDRV 속성이 IPv6으로 설정된 경우 IPv6 주소를 선호하므로 해당 주소가 리턴됨) 이 채널은 IPv6 프로토콜을 사용합니다. QM1 호스트 시스템에 설치된 IPv6 프로토콜

에서 맵핑된 주소를 사용할 수 있는 경우 QM1은 IPv6에서 QM3과 통신합니다. 그렇지 않으면 채널은 CONNAME 해석에 실패합니다.

QM3이 이전 버전의 제품에 대한 큐 관리자인 경우, QM3에 대한 채널을 시작하는 데 사용된 모든 CONNAME 이 IPv6 주소를 리턴할 수 있는 IPv4 및 IPv6 주소 또는 IPv6 주소로 해석되지 않는지 점검해야 합니다. 그러면 QM1이 IPv6에서 채널을 시작하는데, 이 경우 CONNAME을 해석할 수 없으므로 채널이 시작되지 않습니다.

IPv4 및 IPv6 성능을 사용할 수 있도록 시스템을 업그레이드할 수 있으며 이전 버전의 제품에서 큐 관리자도 시스템에서 계속 실행할 수 있습니다. 이러한 유형의 구성을 실행하는 것이 권장되지는 않지만 해당 레벨의 큐 관리자로 리턴되는 주소가 IPv4 또는 IPv6 주소의 IPv4 맵핑 버전인 경우에는 해당 구성이 작동합니다.

클러스터가 없는 마이그레이션 시나리오 2

IPv4 전용인 세 개의 시스템이 있습니다. 각 시스템은 큐 관리자(QM1, QM2 및 QM3)를 호스트하며 각 큐 관리자는 다른 두 큐 관리자와 연결되어 있습니다. 클러스터 채널 정의의 CONNAME은 모두 IP 주소를 사용하여 작성됩니다.

DNS 이름 대신 주소가 지정되므로 큐 관리자에서 IPv6 프로토콜을 사용하여 다른 큐 관리자에 연결하려면 둘 사이에서 IPv4 주소를 사용하는 정의를 복제한 후 이를 IPv6 주소에 대신 제공해야 합니다. IPv4 주소를 사용하는 원래 정의도 계속 작동하지만 IPv6 프로토콜의 장점을 활용하려는 경우 새 정의를 사용하여 연결해야 합니다.

다음과 같이 IPv6에서 실행하는 채널을 사용할 수 있도록 QM1을 사용 가능하게 하십시오.

1. IPv4 및 IPv6 스택을 모두 가지도록 호스트 시스템을 업그레이드하십시오.

중요사항: 모든 IP 스택에는 리스너가 필수입니다.

2. IBM MQ를 설치하십시오.
3. 필요 시 IPv6 주소를 사용하는 채널, 전송 큐 및 프로세스 정의(적용 가능한 경우)를 복제하십시오.

참고: IPv6 주소 지정을 지원하도록 변경되어도 QM1은 IPv4 전용인 기존 큐 관리자와 계속 통신할 수 있습니다.

위의 QM1과 같이 IPv6에서 실행되는 채널을 사용할 수 있도록 QM2를 사용 가능하게 하십시오.

1. IPv4 및 IPv6 스택을 모두 가지도록 호스트 시스템을 업그레이드하십시오.

중요사항: 모든 IP 스택에는 리스너가 필수입니다.

2. IBM MQ를 설치하십시오.
3. 필요 시 새 리모트 큐(위에서 IPv6 주소를 사용하여 QM1에 작성됨)에 쓸 수 있도록 애플리케이션을 수정하십시오.
4. 채널을 시작할 수 있는지 확인하십시오.

이제 큐 관리자를 다음과 같이 연결할 수 있습니다.

- QM1은 애플리케이션이 메시지를 작성하는 채널에 따라 IPv4 또는 IPv6으로 QM2에 연결할 수 있습니다.
- QM1은 계속 원래 정의를 사용하여 IPv4로 QM3에 연결합니다.

IPv6으로 클러스터 마이그레이션

이 절에서는 IPv6 사용 가능 네트워크에서 IBM MQ 설치를 계획 중인 경우 클러스터 마이그레이션에 대해 설명합니다.

다음은 클러스터를 최신 버전의 IBM MQ로 마이그레이션할 경우의 접근 방식에 대한 개요를 제공합니다. 클러스터에 여러 가지 변동이 발생할 수 있으므로 세부사항은 가장 일반적인 내용을 포함하고 있습니다. 따라서 수행해야 하는 조치의 과정에 대한 지침으로만 참조하십시오.

마이그레이션 시나리오(클러스터 토폴로지)

IPv6 사용 가능 시스템이 IBM MQ 클러스터에 추가되는 경우 해당 클러스터의 전체 저장소 시스템이 모두 IPv6을 사용할 수 있어야 합니다.

다음 시나리오는 고객 설치 시 가장 발생하기 쉬운 상황입니다. 다음 시나리오는 필요할 수 있는 변경사항에 대해 설명합니다.

시나리오 1

IPv4 전용 시스템에 이전 제품 버전의 클러스터가 설치되어 있으며 IPv6 전용 시스템을 해당 클러스터에 연결해야 합니다. 클러스터 채널 정의의 CONNAME은 모두 IP 주소가 아닌 DNS 이름을 사용하여 작성됩니다.

새로운 IPv6 전용 시스템을 클러스터에 추가 시 새 시스템과 통신하는 큐 관리자를 식별하십시오. 다음이 포함됩니다.

- 새로운 시스템의 메시지를 수신할 큐 관리자
- 새로운 시스템에 메시지를 송신할 큐 관리자
- 전체 저장소 큐 관리자

새로운 시스템을 도입하기 전에 식별한 시스템을 업그레이드해야 합니다.

권장되는 마이그레이션 프로시저는 다음과 같습니다.

- "IPv6으로 큐 관리자 마이그레이션" 클러스터가 없는 시나리오 1에 표시된 대로 전체 저장소 큐 관리자를 호스팅하는 각각의 시스템을 업그레이드하십시오.
- "IPv6으로 큐 관리자 마이그레이션" 클러스터가 없는 시나리오 1에 표시된 대로 IPv6을 사용할 수 있어야 하는 나머지 클러스터 시스템을 업그레이드하십시오.

이 구성의 경우:

- 새로운 IPv6 전용 시스템은 IPv6 주소 지정을 사용하여 클러스터와 통신합니다.
- 클러스터에 연결된 기타 모든 IPv4 시스템은 계속해서 IPv4 주소 지정을 사용하여 통신합니다.
- 클러스터의 시스템은 IPv4 또는 IPv6 주소 지정을 사용하여 서로에 연결할 수 있습니다. 사용할 주소는 IPADDRV를 IPv4 또는 IPv6 연결로 지정했는지 여부에 따라 달라집니다.


시나리오 2

이전 버전의 제품 클러스터가 IPv4 전용 시스템에 설치되어 있으며 IPv6 전용 시스템을 클러스터에 연결해야 합니다. 네트워크가 동일한 호스트 이름을 사용하여 IPv6 및 IPv4 주소 모두를 추가하도록 지원하지 않거나 클러스터 채널 CONNAME에 DNS 이름이 아닌 IP 주소를 사용하고 있습니다.

이 시나리오 문제점은 시스템을 모두 IPv6으로 동시에 전환할 수 없으며 최소한 일부는 IPv4 전용으로 남아 있어야 한다는 점입니다. 새로운 IPv6 전용 시스템이 통신하는 시스템은 IPv4 및 IPv6을 사용할 수 있어야 합니다. IPv6 시스템에서 사용하기 위해 단순히 클러스터에 새로운 IPv6 채널 세트를 추가하는 것은 권장하지 않습니다. IPv4 시스템에서도 이를 사용하게 되며 이로 인해 통신 오류가 발생할 수 있습니다.

권장되는 접근 방법은 다음과 같습니다.

- IPv6 전용 시스템 또는 새로운 IPv6 주소 및 채널 정의가 있는 시스템을 포함하는 클러스터를 새로 정의하십시오. 기존 클러스터는 유지되며 IPv4 전용 시스템 정의가 포함되어 있습니다. 아래 이미지는 이 방법을 그림으로 표현합니다. QM1, QM2 및 QM3은 기존의 IPv4 클러스터를 표시합니다. QM2, QM3 및 QM4는 IPv6 전용 시스템(QM4)에서 사용자 구성에 연결될 수 있도록 작성된 새 클러스터를 표시합니다.
- DNS 이름을 사용 중인 경우 각 시스템에 IPv4 및 IPv6에서 사용할 별개의 DNS 이름을 부여할 수 있습니다 (예: system1_IPv4.ibm.com 및 system1_IPv6.ibm.com).
- 새 클러스터에 있는 각 시스템에서 새 IPv6 이름 또는 IP 주소를 사용하여 신규 CLUSRCVR 채널 및 해당 CLUSSDR 채널을 정의하십시오. 이렇게 하면 IPv4 또는 IPv6 전용 시스템에서 사용할 수 없는 채널은 표시되지 않으며 통신 오류가 발생하지 않습니다.



참고: 전체 저장소를 연결하는 IPv4 및 IPv6 정의가 모두 있으므로 신규 또는 기존 클러스터 정의 모두에 대한 정의가 서로 복제됩니다. 또한 큐 관리자 QM1 및 QM4는 공용 네트워크를 공유하지 않으므로 직접 통신할 수 없습니다. 예를 들어 큐 관리자 QM2 및 QM3에 정의된 알리아스 큐를 사용하여 간접적으로 통신할 수 있습니다. 위에 표시된 구성에서 라우트를 수정하는 데 BIND_OPEN을 사용하게 될 경우 다중 라우트가 존재하므로 QM2 및 QM3 간의 응용프로그램 메시지 플로우 순서에 주의해야 합니다.

간략한 마이그레이션 시나리오

이 절에서는 IBM MQ에 클러스터를 설치하는 작업을 고려하는 경우에 대한 몇 가지 간략한 시나리오를 제공합니다.

간략한 시나리오: CONNAME 및 LOCLADDR 설정의 효과

다음 표는 여러 가지 TCP/IP 스택(IPv4 전용, IPv6 전용, Dual IPv4 및 IPv6 스택)을 사용하는 경우에 발생하는 사항과 CONNAME 및 LOCLADDR 설정에서 예상되는 연결 결과에 대한 개요를 제공합니다.

참고: IP 네트워크에서 맵핑된 주소를 사용하려면 프로토콜 변환기가 필요합니다.

표 21. CONNAME 및 LOCLADDR 설정의 효과			
스택 유형	CONNAME 설정	LOCLADDR 설정	연결 결과
IPv4 전용 스택	IPv4 주소		채널이 IPv4 스택에 바인드됩니다.
	IPv6 주소		채널이 CONNAME을 해석할 수 없음
	호스트 이름이 IPv4 및 IPv6 주소 둘 다로 해석됨		채널이 IPv4 스택에 바인드됩니다.
	IPv4 주소	IPv4 주소	채널이 IPv4 스택에 바인드됩니다.
	IPv6 주소	IPv4 주소	채널이 CONNAME을 해석할 수 없음
	호스트 이름이 IPv4 및 IPv6 주소 둘 다로 해석됨	IPv4 주소	채널이 IPv4 스택에 바인드됩니다.
	임의의 주소	IPv6 주소	채널이 LOCLADDR를 해석할 수 없음
	IPv4 주소	호스트 이름이 IPv4 및 IPv6 주소 둘 다로 해석됨	채널이 IPv4 스택에 바인드됩니다.
	IPv6 주소	호스트 이름이 IPv4 및 IPv6 주소 둘 다로 해석됨	채널이 CONNAME을 해석할 수 없음
	호스트 이름이 IPv4 및 IPv6 주소 둘 다로 해석됨	호스트 이름이 IPv4 및 IPv6 주소 둘 다로 해석됨	채널이 IPv4 스택에 바인드됩니다.

표 21. CONNAME 및 LOCLADDR 설정의 효과 (계속)			
스택 유형	CONNAME 설정	LOCLADDR 설정	연결 결과
Dual IPv4 및 IPv6 스택	IPv4 주소		채널이 IPv4 스택에 바인드됩니다.
	IPv6 주소		채널이 IPv6 스택에 바인드됩니다.
	호스트 이름이 IPv4 및 IPv6 주소 둘 다로 해석됨		채널이 IPADDRV에 의해 결정된 스택에 바인딩됨
	IPv4 주소	IPv4 주소	채널이 IPv4 스택에 바인드됩니다.
	IPv6 주소	IPv4 주소	채널이 CONNAME을 해석할 수 없음
	호스트 이름이 IPv4 및 IPv6 주소 둘 다로 해석됨	IPv4 주소	채널이 IPv4 스택에 바인드됩니다.
	IPv4 주소	IPv6 주소	IPv4가 맵핑된 IPv6 주소로 IPv4 CONNAME 맵핑. IPv4가 맵핑된 IPv6 주소 지정을 지원하지 않는 IPv6 구현은 CONNAME 해석에 실패합니다.
	IPv6 주소	IPv6 주소	채널이 IPv6 스택에 바인드됩니다.
	호스트 이름이 IPv4 및 IPv6 주소 둘 다로 해석됨	IPv6 주소	채널이 IPv6 스택에 바인드됩니다.
	IPv4 주소	호스트 이름이 IPv4 및 IPv6 주소 둘 다로 해석됨	IPv4가 맵핑된 IPv6 주소로 IPv4 CONNAME 맵핑. IPv4가 맵핑된 IPv6 주소 지정을 지원하지 않는 IPv6 구현은 CONNAME 해석에 실패합니다.
	IPv6 주소	호스트 이름이 IPv4 및 IPv6 주소 둘 다로 해석됨	채널이 IPv6 스택에 바인드됩니다.
	호스트 이름이 IPv4 및 IPv6 주소 둘 다로 해석됨	호스트 이름이 IPv4 및 IPv6 주소 둘 다로 해석됨	채널이 IPv6 스택에 바인드됩니다.
IPv6 전용 스택	IPv4 주소		IPv4가 맵핑된 IPv6 주소로 IPv4 CONNAME 맵핑. IPv4가 맵핑된 IPv6 주소 지정을 지원하지 않는 IPv6 구현은 CONNAME 해석에 실패합니다.
	IPv6 주소		채널이 IPv6 스택에 바인드됩니다.
	호스트 이름이 IPv4 및 IPv6 주소 둘 다로 해석됨		채널이 IPv6 스택에 바인드됩니다.
	임의의 주소	IPv4 주소	채널이 LOCLADDR을 해석할 수 없음

스택 유형	CONNAME 설정	LOCLADDR 설정	연결 결과
	IPv4 주소	IPv6 주소	IPv4가 맵핑된 IPv6 주소로 IPv4 CONNAME 맵핑. IPv4가 맵핑된 IPv6 주소 지정을 지원하지 않는 IPv6 구현은 CONNAME 해석에 실패합니다.
	IPv6 주소	IPv6 주소	채널이 IPv6 스택에 바인드됩니다.
	호스트 이름이 IPv4 및 IPv6 주소 둘 다로 해석됨	IPv6 주소	채널이 IPv6 스택에 바인드됩니다.
	IPv4 주소	호스트 이름이 IPv4 및 IPv6 주소 둘 다로 해석됨	IPv4가 맵핑된 IPv6 주소로 IPv4 CONNAME 맵핑. IPv4가 맵핑된 IPv6 주소 지정을 지원하지 않는 IPv6 구현은 CONNAME 해석에 실패합니다.
	IPv6 주소	호스트 이름이 IPv4 및 IPv6 주소 둘 다로 해석됨	채널이 IPv6 스택에 바인드됩니다.
	호스트 이름이 IPv4 및 IPv6 주소 둘 다로 해석됨	호스트 이름이 IPv4 및 IPv6 주소 둘 다로 해석됨	채널이 IPv6 스택에 바인드됩니다.

간략한 시나리오: 시스템 구성

226 페이지의 표 23에서는 설치된 큐 관리자의 구성과 이러한 큐 관리자가 실행되는 IP 구성에 기반하여 여러 가지 간략한 시나리오를 제공합니다. 목록은 표시된 구성에 따라 예상되는 사항에 대한 다양한 예를 제공하는 것이며 모든 예를 망라한 것은 아닙니다.

약어는 226 페이지의 표 23에서 결합되어 통신 설정 시도에 관련된 시스템 구성을 제공합니다. 예를 들면, 다음과 같습니다.

- v71 + IPv6: TCP/IP 6 스택이 있는 시스템과 제품의 이전 버전의 큐 관리자를 나타냅니다.
- v8 +Dual: 이중 TCP/IP 버전 4 및 6 스택이 있는 시스템에 있는 제품의 최신 버전에서 큐 관리자를 나타냅니다.

약어	의미
v71	제품의 이전 버전의 큐 관리자
v8	제품의 최신 버전의 큐 관리자
IPv4	IPv4 전용 스택을 사용하는 시스템
IPv6	IPv6 전용 스택을 사용하는 시스템
Dual	IPv4 및 IPv6 스택 둘 다를 사용하는 시스템
IPv4DNS	DNS는 응답하는 큐 관리자가 있는 시스템의 호스트 이름에 대해서만 IPv4 주소를 리턴합니다.
IPv6DNS	DNS는 응답하는 큐 관리자가 있는 시스템의 호스트 이름에 대해서만 IPv6 주소를 리턴합니다.
DualDNS	DNS는 응답하는 큐 관리자가 있는 시스템의 호스트 이름에 대해서만 IPv4 및 IPv6 주소를 리턴합니다.

표 22. 시스템 구성에 사용된 약어 (계속)	
약어	의미
LOCLADDR4	LOCLADDR 매개변수가 IPv4 주소 지정으로 설정되어 있습니다.
LOCLADDR6	LOCLADDR 매개변수가 IPv6 주소 지정으로 설정되어 있습니다.
IPADDR4	IPADDRV가 IPv4 주소 지정으로 설정되어 있습니다.
IPADDR6	IPADDRV가 IPv6 주소 지정으로 설정되어 있습니다.

표 23. 시스템 구성					
시작하는 큐 관리자		응답하는 큐 관리자			결과
큐 관리자 및 스택	LOCLADDR	IPADDRV	큐 관리자 및 스택	DNS 리턴	
v71 + IPv6	임의	적용할 수 없음			IP 오류
v71 + IPv4 또는 v71 + Dual	둘 다 LOCLADDR4 & LOCLADDR6	적용할 수 없음	v71 + IPv4 또는 v71 + Dual	IPv4DNS 또는 DualDNS	IPv4 연결을 설정할 수 있음
v71 + IPv4 또는 v71 + Dual	공백 또는 LOCLADDR4	적용할 수 없음	v71 + IPv4 또는 v71 + Dual	IPv4DNS 또는 DualDNS	IPv4 연결을 설정할 수 있음
v71 + IPv4 또는 v71 + Dual	공백 또는 LOCLADDR4	적용할 수 없음	v71 + Dual	IPv6DNS	해석 불가능 CONNAME
v71 + IPv4 또는 v71 + Dual	공백 또는 LOCLADDR4	적용할 수 없음	v71 + Dual 또는 v8 + Dual v8 + IPv4	IPv4DNS 또는 DualDNS	IPv4 연결을 설정할 수 있음
v71 + IPv4 또는 v71 + Dual	LOCLADDR6	적용할 수 없음			IP 오류
v71 + IPv4 또는 v71 + Dual	공백 또는 LOCLADDR4 또는 LOCLADDR4 & LOCLADDR6	적용할 수 없음	v8 + IPv6	IPv6DNS	해석 불가능 CONNAME
v8 + IPv4	공백 또는 LOCLADDR4	지정되지 않음	v71 + IPv4 또는 v71 + Dual 또는 v8 + IPv4	IPv4DNS 또는 DualDNS	IPv4 연결을 설정할 수 있음

표 23. 시스템 구성 (계속)					
시작하는 큐 관리자		응답하는 큐 관리자			결과
큐 관리자 및 스택	LOCLADDR	IPADDRV	큐 관리자 및 스택	DNS 리턴	
v8 + IPv4	LOCADD6	지정되지 않음			해석 불가능 LOCLADDR
v8 + IPv4	공백 또는 LOCLADDR4	지정되지 않음	v8 + IPv6	IPv6DNS	해석 불가능 CONNAME
v8 + IPv6	공백 또는 LOCLADDR6	지정되지 않음	v71 + Dual	DualDNS	IPv6 채널을 시작하려고 시도했지만 사용 가능한 IPv6 리스너가 없으므로 실패합니다.
v8 + IPv6	공백 또는 LOCLADDR6	지정되지 않음	v71 + IPv4	IPv4DNS	IPv6 채널을 시작하려고 시도했지만 사용 가능한 IPv6 리스너가 없으므로 실패합니다.
v8 + IPv6 또는 v8 + Dual	LOCLADDR6	공백 또는 IPADDR6	v8 + IPv6 또는 v8 + Dual	IPv6DNS 또는 DualDNS	IPv6 연결을 설정할 수 있음
v8 + Dual	LOCLADDR6	IPADDR4	v8 + Dual	IPv4DNS 또는 DualDNS	IPv6 연결을 사용될 수 있는 곳에서 IPv6 연결이 설정될 수 있음
v8 + Dual	공백 또는 LOCLADDR4	IPADDR4	v71 + Dual	IPv4DNS 또는 DualDNS	IPv4 연결을 설정할 수 있음
v8 + Dual	둘 다 LOCLADDR4 & LOCLADDR6	공백 또는 IPADDR4	v71 + Dual	IPv4DNS 또는 DualDNS	IPv4 연결을 설정할 수 있음
v8 + Dual	LOCLADDR4	IPADDR4			해석 불가능 LOCLADDR
v8 + Dual	LOCLADDR6 또는 LOCLADDR4 & LOCLADDR6	공백 또는 IPADDR6	v8 + IPv6 또는 v8 + Dual	IPv6DNS 또는 DualDNS	IPv6 연결을 설정할 수 있음

주의사항

이 정보는 미국에서 제공되는 제품 및 서비스용으로 작성된 것입니다.

IBM은 다른 국가에서 이 책에 기술된 제품, 서비스 또는 기능을 제공하지 않을 수도 있습니다. 현재 사용할 수 있는 제품 및 서비스에 대한 정보는 한국 IBM 담당자에게 문의하십시오. 이 책에서 IBM 제품, 프로그램 또는 서비스를 언급했다고 해서 해당 IBM 제품, 프로그램 또는 서비스만을 사용할 수 있다는 것을 의미하지는 않습니다. IBM의 지적 재산을 침해하지 않는 한, 기능상으로 동등한 제품, 프로그램 또는 서비스를 대신 사용할 수도 있습니다. 그러나 비IBM 제품, 프로그램 또는 서비스의 운영에 대한 평가 및 검증은 사용자의 책임입니다.

IBM은 이 책에서 다루고 있는 특정 내용에 대해 특허를 보유하고 있거나 현재 특허 출원 중일 수 있습니다. 이 책을 제공한다고 해서 특허에 대한 라이선스까지 부여하는 것은 아닙니다. 라이선스에 대한 의문사항은 다음으로 문의하십시오.

150-945
서울특별시 영등포구
국제금융로 10, 3IFC
한국 아이.비.엠 주식회사
U.S.A.

2바이트(DBCS) 정보에 관한 라이선스 문의는 한국 IBM에 문의하거나 다음 주소로 서면 문의하시기 바랍니다.

지적 재산권 라이선스 부여
2-31 Roppongi 3-chome, Minato-Ku
IBM Japan, Ltd.
19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku
Tokyo 103-8510, Japan

다음 단락은 현지법과 상충하는 영국이나 기타 국가에서는 적용되지 않습니다. IBM은 타인의 권리 비침해, 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 묵시적 보증을 포함하여(단, 이에 한하지 않음) 명시적 또는 묵시적인 일체의 보증 없이 이 책을 "현상태대로" 제공합니다. 일부 국가에서는 특정 거래에서 명시적 또는 묵시적 보증의 면책사항을 허용하지 않으므로, 이 사항이 적용되지 않을 수도 있습니다.

이 정보에는 기술적으로 부정확한 내용이나 인쇄상의 오류가 있을 수 있습니다. 이 정보는 주기적으로 변경되며, 변경된 사항은 최신판에 통합됩니다. IBM은 이 책에서 설명한 제품 및/또는 프로그램을 사전 통지 없이 언제든지 개선 및/또는 변경할 수 있습니다.

이 정보에서 언급되는 비IBM의 웹 사이트는 단지 편의상 제공된 것으로, 어떤 방식으로든 이들 웹 사이트를 옹호하고자 하는 것은 아닙니다. 해당 웹 사이트의 자료는 본 IBM 제품 자료의 일부가 아니므로 해당 웹 사이트 사용으로 인한 위험은 사용자 본인이 감수해야 합니다.

IBM은 귀하의 권리를 침해하지 않는 범위 내에서 적절하다고 생각하는 방식으로 귀하가 제공한 정보를 사용하거나 배포할 수 있습니다.

(i) 독립적으로 작성된 프로그램과 기타 프로그램(본 프로그램 포함) 간의 정보 교환 및 (ii) 교환된 정보의 상호 이용을 목적으로 본 프로그램에 관한 정보를 얻고자 하는 라이선스 사용자는 다음 주소로 문의하십시오.

서울특별시 영등포구
서울특별시 강남구 도곡동 467-12,
군인공제회관빌딩
한국 아이.비.엠 주식회사
U.S.A.

이러한 정보는 해당 조건(예를 들면, 사용료 지불 등)하에서 사용될 수 있습니다.

이 정보에 기술된 라이선스가 부여된 프로그램 및 프로그램에 대해 사용 가능한 모든 라이선스가 부여된 자료는 IBM이 IBM 기본 계약, IBM 프로그램 라이선스 계약(IPLA) 또는 이와 동등한 계약에 따라 제공한 것입니다.

본 문서에 포함된 모든 성능 데이터는 제한된 환경에서 산출된 것입니다. 따라서 다른 운영 환경에서 얻어진 결과는 상당히 다를 수 있습니다. 일부 성능은 개발 단계의 시스템에서 측정되었을 수 있으므로 이러한 측정치가 일반적으로 사용되고 있는 시스템에서도 동일하게 나타날 것이라고는 보증할 수 없습니다. 또한 일부 성능은 추정

통해 추측되었을 수도 있으므로 실제 결과는 다를 수 있습니다. 이 책의 사용자는 해당 데이터를 본인의 특정 환경에서 검증해야 합니다.

비IBM 제품에 관한 정보는 해당 제품의 공급업체, 공개 자료 또는 기타 범용 소스로부터 얻은 것입니다. IBM에서는 이러한 제품들을 테스트하지 않았으므로, 비IBM 제품과 관련된 성능의 정확성, 호환성 또는 기타 청구에 대해서는 확신할 수 없습니다. 비IBM 제품의 성능에 대한 의문사항은 해당 제품의 공급업체에 문의하십시오.

IBM이 제시하는 방향 또는 의도에 관한 모든 언급은 특별한 통지 없이 변경될 수 있습니다.

이 정보에는 일상의 비즈니스 운영에서 사용되는 자료 및 보고서에 대한 예제가 들어 있습니다. 이들 예제에는 개념을 가능한 완벽하게 설명하기 위하여 개인, 회사, 상표 및 제품의 이름이 사용될 수 있습니다. 이들 이름은 모두 가공의 것이며 실제 기업의 이름 및 주소와 유사하더라도 이는 전적으로 우연입니다.

저작권 라이선스:

이 정보에는 여러 운영 플랫폼에서의 프로그래밍 기법을 보여주는 원어로 된 샘플 응용프로그램이 들어 있습니다. 귀하는 이러한 샘플 프로그램의 작성 기준이 된 운영 플랫폼의 응용프로그램 프로그래밍 인터페이스(API)에 부합하는 응용프로그램을 개발, 사용, 판매 또는 배포할 목적으로 IBM에 추가 비용을 지불하지 않고 이들 샘플 프로그램을 어떠한 형태로든 복사, 수정 및 배포할 수 있습니다. 이러한 샘플 프로그램은 모든 조건하에서 완전히 테스트된 것은 아닙니다. 따라서 IBM은 이들 샘플 프로그램의 신뢰성, 서비스 가능성 또는 기능을 보증하거나 진술하지 않습니다.

이 정보를 소프트웨어로 확인하는 경우에는 사진과 컬러 삽화가 제대로 나타나지 않을 수도 있습니다.

프로그래밍 인터페이스 정보

프로그래밍 인터페이스 정보는 본 프로그램과 함께 사용하기 위한 응용프로그램 소프트웨어 작성을 돕기 위해 제공됩니다.

이 책에는 고객이 프로그램을 작성하여 WebSphere MQ서비스를 얻을 수 있도록 하는 계획된 프로그래밍 인터페이스에 대한 정보가 포함되어 있습니다.

그러나 본 정보에는 진단, 수정 및 성능 조정 정보도 포함되어 있습니다. 진단, 수정 및 성능 조정 정보는 응용프로그램 소프트웨어의 디버거를 돕기 위해 제공된 것입니다.

중요사항: 이 진단, 수정 및 튜닝 정보는 변경될 수 있으므로 프로그래밍 인터페이스로 사용하지 마십시오.

상표

IBM, IBM 로고, [ibm.com](http://www.ibm.com)®는 전세계 여러 국가에 등록된 IBM Corporation의 상표입니다. 현재 IBM 상표 목록은 웹 "저작권 및 상표 정보"(www.ibm.com/legal/copytrade.shtml)에 있습니다. 기타 제품 및 서비스 이름은 IBM 또는 타사의 상표입니다.

Microsoft 및 Windows는 미국 또는 기타 국가에서 사용되는 Microsoft Corporation의 상표입니다.

UNIX는 미국 또는 기타 국가에서 사용되는 The Open Group의 등록상표입니다.

Linux는 미국 또는 기타 국가에서 사용되는 Linus Torvalds의 등록상표입니다.

이 제품에는 Eclipse 프로젝트 (<http://www.eclipse.org/>)에서 개발한 소프트웨어가 포함되어 있습니다.

Java 및 모든 Java 기반 상표와 로고는 Oracle 및/또는 그 계열사의 상표 또는 등록상표입니다.



부품 번호:

(1P) P/N: