

9.1

Konfigurowanie programu IBM MQ

IBM

Uwaga

Przed skorzystaniem z niniejszych informacji oraz produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi w sekcji [“Uwagi” na stronie 1045](#).

To wydanie dotyczy wersji 9 wydania 1 produktu IBM® MQ oraz wszystkich kolejnych wydań i modyfikacji, o ile nie podano inaczej w nowych edycjach.

Wysyłając informacje do IBM, użytkownik przyznaje IBM niewyłączne prawo do używania i rozpowszechniania informacji w dowolny sposób, jaki uzna za właściwy, bez żadnych zobowiązań wobec ich autora.

© **Copyright International Business Machines Corporation 2007, 2024.**

Spis treści

Konfigurowanie.....	7
Tworzenie menedżerów kolejek na wielu platformach.....	7
Konfigurowalny katalog efemeryczny.....	10
Katalog danych użytkownika.....	11
Tworzenie domyślnego menedżera kolejek.....	12
Tworzenie istniejącego menedżera kolejek jako domyślnego.....	13
Tworzenie kopii zapasowej plików konfiguracyjnych po utworzeniu menedżera kolejek.....	14
Konfigurowanie połączeń między klientem i serwerem.....	15
Typ komunikacji, który ma być używany.....	16
Konfigurowanie rozszerzonego klienta transakcyjnego.....	18
Definiowanie kanałów MQI.....	29
Tworzenie kanałów AMQP i korzystanie z nich.....	30
Tworzenie definicji połączeń z serwerem i klientem na różnych platformach.....	35
Tworzenie na serwerze definicji połączenia z serwerem i połączenia klienckiego.....	41
Programy obsługi wyjścia kanału dla kanałów MQI.....	58
Łączenie klienta z grupą współużytkownika kolejek.....	63
Korzystanie ze zmiennych środowiskowych IBM MQ.....	64
Opisy zmiennych środowiskowych.....	65
Zmiana informacji konfiguracyjnych IBM MQ w plikach .ini w systemie Multiplatforms.....	85
IBM MQ plik konfiguracyjny, mqsc.ini.....	87
Pliki konfiguracyjne menedżera kolejek, qm.ini.....	99
Plik konfiguracyjny instalacji (mqinst.ini).....	149
Plik konfiguracyjny IBM MQ MQI client , mqclient.ini.....	149
Plik konfiguracyjny śledzenia aktywności, mqat.ini.....	178
Konfigurowanie rozproszonego kolejkowania.....	181
Techniki kolejkowania rozproszonego IBM MQ.....	182
Wprowadzenie do zarządzania kolejkami rozproszonymi.....	202
Monitorowanie i sterowanie kanałami w systemie UNIX, Linux, and Windows.....	234
Monitorowanie i sterowanie kanałami w systemie IBM i.....	259
Konfigurowanie klastra menedżera kolejek.....	281
Konfigurowanie usługi przesyłania komunikatów w trybie publikowania i subskrypcji.....	406
Ustawianie atrybutów komunikatów publikowania/subskrypcji w kolejce.....	407
Uruchamianie publikowania/subskrybowania w kolejce.....	408
Zatrzymywanie publikowania/subskrybowania w kolejce.....	409
Dodawanie strumienia.....	409
Usuwanie strumienia.....	410
Dodawanie punktu subskrypcji.....	411
Konfigurowanie rozproszonych sieci publikowania/subskrypcji.....	412
Konfigurowanie wielu instalacji.....	432
Łączenie aplikacji w środowisku z wieloma instalowaniami.....	432
Zmiana instalacji podstawowej.....	442
Tworzenie powiązania menedżera kolejek z instalacją.....	443
Znajdowanie instalacji produktu IBM MQ w systemie.....	445
Konfigurowanie wysokiej dostępności, odtwarzanie i restartowanie.....	446
Automatyczne ponowne łączenie klienta.....	447
Monitorowanie komunikatów konsoli.....	453
Konfiguracje o wysokiej dostępności.....	458
Rejestrowanie: upewnij się, że komunikaty nie zostaną utracone.....	613
Tworzenie kopii zapasowej i odtwarzanie danych menedżera kolejek produktu IBM MQ.....	643
Zmiany w odtwarzaczy błędów klastra (na serwerach innych niż z/OS).....	651
Konfigurowanie zasobów produktu JMS.....	653
Konfigurowanie fabryk połączeń i miejsc docelowych w przestrzeni nazw JNDI.....	654

Konfigurowanie obiektów produktu JMS przy użyciu produktu IBM MQ Explorer.....	658
Konfigurowanie obiektów produktu JMS przy użyciu narzędzia administracyjnego.....	659
Konfigurowanie zasobów produktu JMS w produkcie WebSphere Application Server.....	669
Konfigurowanie serwera aplikacji pod względem używania najnowszego poziomu konserwacyjnego adaptera zasobów.....	679
Konfigurowanie właściwości JMS PROVIDERVERSION	681
Usuwanie trwałych subskrypcji produktu WebSphere Application Server.....	690
konfigurowanieManaged File Transfer.....	693
Opcje konfiguracji produktu MFT na platformach Multiplatforms.....	693
Opcje konfiguracji produktu MFT w systemie z/OS.....	695
Konfigurowanie Redistributable Managed File Transfer Agent.....	695
Tworzenie zestawu danych komend agenta lub programu rejestrującego produktu MFT.....	699
Konfigurowanie produktu Managed File Transfer for z/OS.....	701
Konfigurowanie produktu MFT w systemie IBM i.....	732
Konfigurowanie produktu MFT do pierwszego użycia.....	734
Konfigurowanie programu rejestrującego produktu MFT.....	744
Konfigurowanie mostu Connect:Direct.....	774
Konfigurowanie agentów MFT z MSCS.....	779
Agenty o wysokiej dostępności w produkcie Managed File Transfer.....	780
Konfigurowanie serwerów IBM MQ Console i REST API.....	786
Podstawowa konfiguracja dla serwera mqweb.....	786
Konfigurowanie zabezpieczeń.....	790
Konfigurowanie nazwy hosta HTTP.....	791
Konfigurowanie portów HTTP i HTTPS.....	792
Konfigurowanie limitu czasu odpowiedzi.....	793
Konfigurowanie autostartu.....	794
Konfigurowanie rejestrowania.....	794
Konfigurowanie znacznika LTPA.....	797
Konfigurowanie bramy produktu administrative REST API.....	799
Konfigurowanie messaging REST API.....	800
Konfigurowanie REST API dla MFT.....	802
Strojenie maszyny JVM serwera mqweb.....	804
Struktura plików komponentu instalacyjnego IBM MQ Console i REST API.....	806
Konfigurowanie rejestrowania użycia serwera mqweb w systemie z/OS.....	808
Definiowanie połączenia Aspera gateway w systemie Linux.....	810
Konfigurowanie systemu IBM MQ do pracy z IBM Cloud Private usługą mierzenia.....	814
Konfigurowanie menedżera kolejek na potrzeby użycia z instancją usługi mierzenia w systemie IBM Cloud Private.....	815
Łączenie się z usługą mierzenia IBM Cloud Private za pośrednictwem serwera proxy HTTP.....	818
Rozwiązywanie problemów związanych z połączeniem z usługą dozowania.....	818
Konfigurowanie produktu IBM MQ pod kątem używania z tematami push i zdarzeniami platformy Salesforce.....	819
Konfigurowanie IBM MQ Bridge to Salesforce.....	821
Dodatkowe opcje konfiguracyjne dla produktu IBM MQ Bridge to Salesforce.....	825
Tworzenie komunikatów zdarzeń dla zdarzeń platformy Salesforce.....	828
Uruchamianie procesora IBM MQ Bridge to Salesforce.....	834
Konfigurowanie produktu IBM MQ pod kątem używania z łańcuchami blokad.....	836
Tworzenie pliku konfiguracyjnego dla IBM MQ Bridge to blockchain.....	838
Przykładowy plik referencji sieciowych Hyperledger Fabric.....	840
Uruchamianie procesora IBM MQ Bridge to blockchain.....	842
Dodatkowe opcje konfiguracyjne dla produktu IBM MQ Bridge to blockchain.....	849
Konfigurowanie menedżerów kolejek w systemie z/OS.....	849
Przygotowanie do dostosowywania menedżerów kolejek w systemie z/OS.....	850
konfigurowanieIBM MQ for z/OS.....	855
Testowanie menedżera kolejek w systemie z/OS.....	922
Konfigurowanie komunikacji z innymi menedżerami kolejek w systemie z/OS.....	931
Używanie produktu IBM MQ z produktem IMS.....	962
Używanie produktu IBM MQ z produktem CICS.....	970

Aktualizowanie i stosowanie usługi do środowiska językowego lub usług wywoływalnych produktu z/OS.....	971
Korzystanie z wyjść OTMA w programie IMS.....	973
Korzystanie z produktu IBM z/OSMF do automatyzacji IBM MQ.....	977
Konfigurowanie produktu IBM MQ Advanced for z/OS VUE.....	989
Włączanie połączeń agenta MFT ze zdalnymi menedżerami kolejek produktu z/OS.....	989
Konfigurowanie produktu IBM MQ Advanced for z/OS VUE pod kątem używania z łańcuchami blokad.....	990
Konfigurowanie produktu IBM MQ Internet Pass-Thru.....	1000
Obsługa protokołu HTTP w produkcie MQIPT.....	1000
Obsługa SOCKS w produkcie MQIPT.....	1002
Obsługa protokołu SSL/TLS w produkcie MQIPT.....	1003
Java security manager in (zawiera się w) MQIPT.....	1033
Wyjścia zabezpieczeń w produkcie MQIPT.....	1035
Sterowanie numerem portu w produkcie MQIPT.....	1039
Szyfrowanie zapisanych haseł w produkcie MQIPT.....	1040
Inne uwagi dotyczące zabezpieczeń produktu MQIPT.....	1042
Dzienniki połączeń w produkcie MQIPT.....	1043
Konfigurowanie produktu IBM MQ Internet Pass-Thru przy użyciu kontenerów.....	1043
Uwagi.....	1045
Informacje dotyczące interfejsu programistycznego.....	1046
Znaki towarowe.....	1047

Konfigurowanie produktu IBM MQ

Utwórz co najmniej jeden menedżer kolejek na jednym lub kilku komputerach, a następnie skonfiguruj je w systemach programistycznych, testowych i produkcyjnych, aby przetwarzać komunikaty zawierające dane biznesowe.

O tym zadaniu

Przed skonfigurowaniem produktu IBM MQ należy zapoznać się z pojęciami dotyczącymi produktu IBM MQ w sekcji [Przegląd techniczny produktu IBM MQ](#). Sekcja zawiera informacje na temat planowania środowiska produktu IBM MQ w sekcji [Planowanie](#).

Istnieje wiele różnych metod, których można użyć do tworzenia, konfigurowania i administrowania menedżerami kolejek i ich zasobami pokrewnymi w produkcie IBM MQ. Do metod tych należą interfejsy wiersza komend, graficzny interfejs użytkownika oraz interfejs API administrowania. Więcej informacji na temat tych interfejsów można znaleźć w sekcji [Administrowanie produktem IBM MQ](#).


Instrukcje na temat tworzenia, uruchamiania, zatrzymywania i usuwania menedżera kolejek zawiera sekcja ["Tworzenie menedżerów kolejek na wielu platformach"](#) na stronie 7.

Więcej informacji na temat sposobu tworzenia komponentów wymaganych do połączenia instalacji i aplikacji produktu IBM MQ zawiera sekcja ["Konfigurowanie rozproszonego kolejkowania"](#) na stronie 181.

Instrukcje dotyczące sposobu łączenia klientów z serwerem IBM MQ za pomocą różnych metod można znaleźć w sekcji ["Konfigurowanie połączeń między klientem i serwerem"](#) na stronie 15.

Instrukcje na temat konfigurowania klastra menedżera kolejek zawiera sekcja ["Konfigurowanie klastra menedżera kolejek"](#) na stronie 281.

Zachowanie programu IBM MQ lub menedżera kolejek można zmienić, zmieniając informacje konfiguracyjne. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja ["Zmiana informacji konfiguracyjnych IBM MQ w plikach .ini w systemie Multiplatforms"](#) na stronie 85. W ogólnym przypadku nie jest konieczne restartowanie menedżera kolejek pod kątem zmian wprowadzonych w konfiguracji, z wyjątkiem sytuacji, gdy w dokumentacji tego produktu podano informacje.

 Instrukcje na temat konfigurowania produktu IBM MQ for z/OS zawiera sekcja ["Konfigurowanie menedżerów kolejek w systemie z/OS"](#) na stronie 849.

Pojęcia pokrewne

[IBM MQ Przegląd techniczny](#)

Zadania pokrewne

[Administrowanie lokalnymi obiektami IBM MQ](#)

[Administrowanie zdalnymi obiektami IBM MQ](#)

 [Administrowanie programem IBM i](#)

 [administrowanie IBM MQ for z/OS](#)

[Planowanie](#)

 [Planowanie środowiska IBM MQ w systemie z/OS](#)

["Konfigurowanie menedżerów kolejek w systemie z/OS"](#) na stronie 849

Poniższe instrukcje umożliwiają skonfigurowanie menedżerów kolejek w systemie IBM MQ for z/OS.

 Multi

Tworzenie menedżerów kolejek na wielu platformach

Zanim możliwe będzie użycie komunikatów i kolejek, należy utworzyć i uruchomić co najmniej jeden menedżer kolejek i powiązane z nim obiekty. Menedżer kolejek zarządza powiązanymi z nim zasobami, a w szczególności z kolejkami, do których jest on właścicielem. Udostępnia on usługi kolejkowania

aplikacjom dla wywołań interfejsu MQI (Message queuing Interface) interfejsu i komend do tworzenia, modyfikowania, wyświetlania i usuwania obiektów produktu IBM MQ .

Zanim rozpoczniesz

Ważne: Produkt IBM MQ nie obsługuje nazw maszyn, które zawierają spacje. Jeśli produkt IBM MQ zostanie zainstalowany na komputerze z nazwą komputera, która zawiera spacje, nie będzie można utworzyć żadnych menedżerów kolejek.

Zanim możliwe będzie utworzenie menedżera kolejek, należy wziąć pod uwagę kilka punktów, zwłaszcza w środowisku produkcyjnym. Skorzystaj z następującej listy kontrolnej:

Instalacja powiązana z menedżerem kolejek

Aby utworzyć menedżer kolejek, należy użyć komendy sterującej IBM MQ `crtmqm`. Komenda `crtmqm` automatycznie tworzy powiązanie menedżera kolejek z instalacją, z której została wydana komenda `crtmqm`. W przypadku komend, które działają w menedżerze kolejek, należy wydać komendę z instalacji powiązanej z menedżerem kolejek. Związaną z tym instalację menedżera kolejek można zmienić za pomocą komendy `setmqm`. Należy zauważyć, że instalator produktu Windows nie dodaje użytkownika, który wykonuje instalację w grupie `mqm`, aby uzyskać więcej szczegółów. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [Uprawnienia do administrowania produktem IBM MQ w systemie UNIX, Linux®, and Windows](#).

Konwencje nazewnictwa

Użyj nazw składających się z wielkich liter tak, aby komunikacja z menedżerami kolejek była możliwa na wszystkich platformach. Należy pamiętać, że nazwy są przypisywane dokładnie tak, jak je wprowadzasz. Aby uniknąć niedogodności w pisaniu, nie należy używać niepotrzebnie długich nazw.

Podaj unikalną nazwę menedżera kolejek

Podczas tworzenia menedżera kolejek należy się upewnić, że żaden inny menedżer kolejek nie ma tej samej nazwy w żadnym miejscu w sieci. Nazwy menedżerów kolejek nie są sprawdzane podczas tworzenia menedżera kolejek, a nazwy, które nie są unikalne, uniemożliwiają utworzenie kanałów dla rozproszonego kolejkowania. Ponadto, jeśli użytkownik korzysta z sieci do przesyłania komunikatów w trybie publikowania/subskrypcji, subskrypcje są powiązane z nazwą menedżera kolejek, która je utworzyła. Oznacza to, że jeśli menedżery kolejek w klastrze lub hierarchii mają taką samą nazwę, może to spowodować, że publikacje nie docierają do nich.

Jednym ze sposobów zapewnienia unikalności jest prefiksowanie każdej nazwy menedżera kolejek z własną unikalną nazwą węzła. Na przykład, jeśli węzeł ma nazwę `ACCOUNTS.SATURN`, można nazwać menedżer kolejek `ACCOUNTS.SATURN.QUEUE.MANAGER`, gdzie `SATURN` identyfikuje konkretny menedżer kolejek, a `QUEUE.MANAGER` to rozszerzenie, które można nadać wszystkim menedżerom kolejek. Alternatywnie można pominąć tę opcję, ale należy pamiętać, że `ACCOUNTS.SATURN` i `ACCOUNTS.SATURN.QUEUE.MANAGER` są różnymi nazwami menedżerów kolejek.

Jeśli do komunikacji z innymi przedsiębiorstwami używany jest produkt IBM MQ, można również dołączyć własną nazwę przedsiębiorstwa jako przedrostek. Nie jest to pokazane na przykładach, ponieważ utrudnia ich śledzenie.

Uwaga: W nazwach menedżerów kolejek w komendach sterujących rozróżniana jest wielkość liter. Oznacza to, że użytkownik ma uprawnienia do tworzenia dwóch menedżerów kolejek o nazwach `jupiter.queue.manager` i `JUPITER.queue.manager`. Lepiej jednak unikać takich komplikacji.

Ogranicz liczbę menedżerów kolejek

Istnieje możliwość utworzenia tylu menedżerów kolejek, ile pozwalają na to zasoby. Jednak ze względu na to, że każdy menedżer kolejek wymaga własnych zasobów, lepiej jest, aby jeden menedżer kolejek ze 100 kolejkami był w węźle, niż dziesięć menedżerów kolejek z dziesięcioma kolejkami każda.

W systemach produkcyjnych wiele procesorów może być eksploatowanych za pomocą jednego menedżera kolejek, ale większe maszyny serwera mogą działać bardziej efektywnie z wieloma menedżerami kolejek.

Określ domyślny menedżer kolejek

Każdy węzeł powinien mieć domyślnego menedżera kolejek, jednak można go skonfigurować w IBM MQ bez jednego. Domyślnym menedżerem kolejek jest menedżer kolejek, z którym aplikacje łączą się, jeśli w wywołaniu MQCONN nie określono nazwy menedżera kolejek. Jest to również menedżer kolejek, który przetwarza komendy MQSC podczas wywoływania komendy `runmqsc` bez określania nazwy menedżera kolejek.

Określenie menedżera kolejek jako domyślnego zastępuje istniejącą specyfikację domyślnego menedżera kolejek dla węzła.

Zmiana domyślnej zarządzania kolejką może mieć wpływ na innych użytkowników lub aplikacje. Zmiana nie ma wpływu na aktualnie połączone aplikacje, ponieważ mogą one używać uchwytu z oryginalnego wywołania połączenia w dowolnych dalszych wywołaniach MQI. Ten uchwyt zapewnia, że wywołania są kierowane do tego samego menedżera kolejek. Wszystkie aplikacje łączące *po* zmianie domyślnego menedżera kolejek nawiązują połączenie z nowym domyślnym menedżerem kolejek. Może to być to, co zamierzacie, ale należy wziąć to pod uwagę przed zmianą wartości domyślnej.

Tworzenie domyślnego menedżera kolejek jest opisane w sekcji [“Tworzenie domyślnego menedżera kolejek” na stronie 12.](#)

Określ kolejkę niedostarczonych komunikatów

Kolejka niedostarczonych komunikatów jest kolejką lokalną, w której umieszczane są komunikaty, jeśli nie można ich skierować do zamierzonego miejsca docelowego.

Każdy menedżer kolejek w sieci musi mieć kolejkę niewystanych komunikatów. Jeśli kolejki niewystanych komunikatów nie zostaną zdefiniowane, błędy w aplikacjach mogą powodować zamykanie kanałów i w efekcie odpowiedzi na komendy administracyjne mogą pozostać nieodebrane.

Na przykład, jeśli aplikacja próbuje umieścić komunikat w kolejce w innym menedżerze kolejek, ale podaje nieprawidłową nazwę kolejki, kanał zostanie zatrzymany, a komunikat pozostaje w kolejce transmisji. Inne aplikacje nie mogą używać tego kanału dla swoich komunikatów.

Jeśli menedżery kolejek mają kolejki niedostarczonych komunikatów, kanały te nie mają wpływu na kanały. Niedostarczone wiadomości są umieszczane w kolejce niedostarczonych komunikatów po odbiorze, pozostawiając kanał i dostępną kolejkę transmisji.

Podczas tworzenia menedżera kolejek należy użyć opcji **-u**, aby określić nazwę kolejki niedostarczonych komunikatów. Można również użyć komendy MQSC, aby zmienić atrybuty menedżera kolejek, który został już zdefiniowany w celu określenia używanej kolejki niedostarczonych komunikatów. Przykład komendy MQSC ALTER można znaleźć w sekcji [Wyświetlanie i modyfikowanie atrybutów menedżera kolejek](#).

Określ domyślną kolejkę transmisji

Kolejka transmisji jest kolejką lokalną, w której komunikaty w transzycie do zdalnego menedżera kolejek są kolejkowane przed transmisją. Jeśli kolejka transmisji nie została jawnie określona, używana jest domyślna kolejka transmisji. Do każdego menedżera kolejek może zostać przypisana domyślna kolejka transmisji.

Podczas tworzenia menedżera kolejek należy użyć opcji **-d**, aby określić nazwę domyślnej kolejki transmisji. Nie powoduje to utworzenia kolejki. W tym celu należy wykonać to później jawnie. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [Praca z kolejkami lokalnymi](#).

Określ wymagane parametry rejestrowania

Parametry rejestrowania można określić w komendzie `crtmqm`, w tym typ rejestrowania, a także ścieżkę i wielkość plików dziennika.

W środowisku programistycznym domyślne parametry rejestrowania powinny być odpowiednie. Można jednak zmienić wartości domyślne, jeśli na przykład:

- W systemie jest konfiguracja systemu niskiego poziomu, która nie obsługuje dużych dzienników.
- W tym samym czasie należy przewidzieć dużą liczbę długich wiadomości.
- Możliwe jest przewijanie wielu trwałych komunikatów przechodzących przez menedżer kolejek.

Po ustawieniu parametrów rejestrowania niektóre z nich mogą zostać zmienione tylko przez usunięcie menedżera kolejek i ponowne utworzenie go z tą samą nazwą, ale z innymi parametrami rejestrowania.

Więcej informacji na temat parametrów rejestrowania zawiera sekcja [“Konfigurowanie wysokiej dostępności, odtwarzanie i restartowanie”](#) na stronie 446.

UNIX

Tylko w systemach IBM MQ for UNIX

Przed użyciem komendy **crtmqm** można utworzyć katalog menedżera kolejek `/var/mqm/qmgrs/qmgr`, nawet w osobnym lokalnym systemie plików. When you use **crtmqm**, if the `/var/mqm/qmgrs/qmgr` directory exists, is empty, and is owned by mqm, it is used for the queue manager data. Jeśli katalog nie jest własnością mqm, tworzenie kończy się niepowodzeniem z First Failure Support Technology (FFST). Jeśli katalog nie jest pusty, tworzony jest nowy katalog.

O tym zadaniu

Aby utworzyć menedżer kolejek, należy użyć komendy sterującej IBM MQ **crtmqm**. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja **crtmqm**. Komenda **crtmqm** automatycznie tworzy wymagane obiekty domyślne i obiekty systemowe (patrz sekcja [Domyślne obiekty systemowe](#)). Obiekty domyślne stanowią podstawę wszystkich definicji obiektów, które są używane; obiekty systemowe są wymagane dla operacji menedżera kolejek.

Windows

W systemach Windows dostępna jest opcja uruchamiania wielu instancji menedżera kolejek za pomocą opcji `sax` komendy **crtmqm**.

Po utworzeniu menedżera kolejek i jego obiektów można użyć komendy **strmqm** w celu uruchomienia menedżera kolejek.

Procedura

- Informacje pomocne w tworzeniu i zarządzaniu menedżerami kolejek można znaleźć w następujących podtematach:
 - [“Tworzenie domyślnego menedżera kolejek”](#) na stronie 12
 - [“Tworzenie istniejącego menedżera kolejek jako domyślnego”](#) na stronie 13
 - [“Tworzenie kopii zapasowej plików konfiguracyjnych po utworzeniu menedżera kolejek”](#) na stronie 14

Pojęcia pokrewne

[Praca z menedżerami kolejek](#)

Zadania pokrewne

[Tworzenie menedżera kolejek o nazwie QM1](#)

[“Zmiana informacji konfiguracyjnych IBM MQ w plikach .ini w systemie Multiplatforms”](#) na stronie 85

Działanie programu IBM MQ lub pojedynczego menedżera kolejek można zmienić odpowiednio do potrzeb instalacji, edytując informacje w plikach konfiguracyjnych (`.ini`). Można również zmienić opcje konfiguracyjne dla systemu IBM MQ MQI clients.

[“Konfigurowanie menedżerów kolejek w systemie z/OS”](#) na stronie 849

Poniższe instrukcje umożliwiają skonfigurowanie menedżerów kolejek w systemie IBM MQ for z/OS.

Odsyłacze pokrewne

[Obiekty systemowe i domyślne](#)

[crtmqm](#)

Linux

UNIX

V 9.1.3

Konfigurowalny katalog efemeryczny

Począwszy od wersji IBM MQ 9.1.3, zawiera pojęcie konfigurowalnego katalogu efemerycznego, który definiuje położenie, które powinien być używany przez dane efemeryczne dla menedżera kolejek. Pozwala

to na umieszczenie gniazd domeny produktu UNIX and Linux w niepodłączonym systemie plików w środowisku Red Hat® OpenShift® .

W wersjach wcześniejszych niż IBM MQ 9.1.3 na platformach UNIX and Linux , gdy menedżer kolejek jest uruchomiony, gniazda domeny UNIX and Linux są tworzone w katalogu `/var/mqm/sockets` .

W przypadku uruchamiania menedżera kolejek wewnątrz kontenera, razem z serwerem `/var/mqm` jako podłączonym systemem plików, niektóre platformy Linux mogą uniemożliwić utworzenie tych gniazd domeny, ponieważ umożliwiają one niektórym procesom spoza kontenera ingerowanie w operacje wewnątrz kontenera.

Ten problem uniemożliwia uruchomienie produktu IBM MQ na platformie kontenera produktu Red Hat OpenShift w ramach domyślnego kontekstu zabezpieczeń.

Z poziomu IBM MQ 9.1.3 atrybut **EphemeralPrefix** może być używany do konfigurowania położenia katalogu efemerycznego. Jeśli ten atrybut nie zostanie użyty, nie zostanie wyświetlona żadna zmiana zachowania.

Gdy pozycja menedżera kolejek jest tworzona w produkcie `mq.s.ini` (za pomocą komend **crtmqm** lub **addmqinf**), atrybut **EphemeralPrefix** jest dodawany, jeśli:

- Ustaw atrybut **DefaultEphemeralPrefix** w sekcji `AllQueueManagers` (Menedżery kolejek).
- Ustaw zmienną środowiskową `MQ_EPHEMERAL_PREFIX`.
- Należy określić parametr **-v EphemeralPrefix** tylko dla komendy **addmqinf** .

Można również jawnie dodać atrybut **EphemeralPrefix** do istniejącego menedżera kolejek po jego zatrzymaniu, a ten atrybut jest dodawany po zrestartowaniu menedżera kolejek.

Jeśli podczas uruchamiania menedżera kolejek zostanie określony parametr **EphemeralPrefix**, to będzie on powodował utworzenie danych efemerycznych dla menedżera kolejek w ramach tego przedrostka, a nie jego zwykłej lokalizacji. To znaczy:

- Pliki gniazd zwykle występujące w `/var/mqm/sockets/<QM>` będą teraz pod `/EphemeralPrefix/sockets/<QM>`
- Pliki podpuli zwykle obecne w obszarze `/Prefix/qmgrs/<QM>/@<Subpool>` będą teraz w `/EphemeralPrefix/qmgrs/<QM>/@<Subpool>`

Uwagi:

- `/var/mqm/sockets/@SYSTEM` pozostaje w stałej lokalizacji i nie jest częścią **EphemeralPrefix**.
- `AMQCLCHL.TAB` pozostaje pod `/Prefix/qmgrs/<QM>/@ipcc` i nie jest częścią **EphemeralPrefix**.

Na platformach UNIX and Linux wartość **EphemeralPrefix** jest ograniczona do 12 znaków.

Jeśli zostanie podana wartość **EphemeralPrefix** , która jest zbyt długa lub nie istnieje, zostanie wyświetlony komunikat `AMQ7001E: Położenie określone dla menedżera kolejek jest niepoprawne.`

V 9.1.5

Multi

Katalog danych użytkownika

Począwszy od wersji IBM MQ 9.1.5 istnieje katalog `userdata` , którego można używać do przechowywania statusu aplikacji trwałych w.

Każdy menedżer kolejek produktu IBM MQ ma dedykowany system plików dla trwałego stanu systemu plików, który zawiera zarówno dane jego kolejki, jak i dziennik odtwarzania. System plików zawiera katalog `userdata` , którego można użyć do przechowywania trwałych informacji o statusie dla aplikacji. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [Zawartość katalogu w systemach Unix i Linux](#) oraz [Treść katalogu w systemach Windows](#).

Katalog `userdata` może być przydatny w wielu sytuacjach, na przykład:

- W konfiguracjach RDQM, tak aby informacje o aplikacji były przenoszone także wtedy, gdy menedżer kolejek kończy się niepowodzeniem względem innego węzła (patrz [“Zapisywanie statusu trwałego aplikacji”](#) na stronie 565).

- W przypadku menedżerów kolejek z wieloma instancjami, aby ich stan aplikacji znajdował się wraz z danymi menedżera kolejek w systemie plików współużytkowanego systemu sieciowego.
- Bardziej ogólnie, gdzie aplikacje są skonfigurowane jako usługi menedżera kolejek.

Jeśli użytkownik wybierze opcję zapisania stanu aplikacji w katalogu `userdata`, należy mieć świadomość, że dane zapisane w tym położeniu mogą korzystać z dostępnego miejsca na dysku przydzielonego do menedżera kolejek. Należy zapewnić dostępność wystarczającej ilości miejsca na dysku dla menedżera kolejek w celu zapisania danych kolejki, dzienników i innych trwałych informacji o stanie.

Katalog `userdata` ma prawa własności użytkownika i grupy `mqm`. Jest on dostępny do odczytu na świecie, dzięki czemu użytkownicy mogą uzyskiwać do niego dostęp bez konieczności posiadania w grupie administratorów produktu IBM MQ (czyli `mqm`). Nie można modyfikować uprawnień do katalogu `userdata`, ale można w nim tworzyć treść z dowolnymi prawami własności i uprawnieniami, które są wymagane.

Multi Tworzenie domyślnego menedżera kolejek

Domyślnym menedżerem kolejek jest menedżer kolejek, z którym aplikacje łączą się, jeśli w wywołaniu `MQCONN` nie określono nazwy menedżera kolejek. Jest to również menedżer kolejek, który przetwarza komendy `MQSC` podczas wywoływania komendy `runmqsc` bez określania nazwy menedżera kolejek. Aby utworzyć menedżer kolejek, należy użyć komendy sterującej IBM MQ `crtmqm`.

Zanim rozpoczniesz

Przed utworzeniem domyślnego menedżera kolejek należy zapoznać się z uwagami opisanymi w sekcji [“Tworzenie menedżerów kolejek na wielu platformach”](#) na stronie 7.

UNIX Jeśli produkt `crtmqm` jest używany do tworzenia menedżera kolejek w systemie UNIX, jeśli katalog `/var/mqm/qmgrs/qmgr` już istnieje, należy do użytkownika `mqm` i jest pusty, jest on używany dla danych menedżera kolejek. Jeśli katalog nie jest własnością `mqm`, utworzenie menedżera kolejek kończy się niepowodzeniem i zostanie wyświetlony komunikat First Failure Support Technology (FFST). Jeśli katalog nie jest pusty, dla danych menedżera kolejek tworzony jest nowy katalog.

To rozważanie ma zastosowanie nawet wtedy, gdy katalog `/var/mqm/qmgrs/qmgr` już istnieje w osobnym lokalnym systemie plików.

O tym zadaniu

Podczas tworzenia menedżera kolejek za pomocą komendy `crtmqm`, komenda automatycznie tworzy wymagane obiekty domyślne i obiekty systemowe. Obiekty domyślne stanowią podstawę wszystkich definicji obiektów, które są wymagane przez użytkownika, a obiekty systemowe są wymagane dla operacji menedżera kolejek.

Dodając odpowiednie parametry w komendzie, można również zdefiniować, na przykład, nazwę domyślnej kolejki transmisji, która ma być używana przez menedżer kolejek, oraz nazwę kolejki niedostarczonej kolejki.

Windows W systemie Windows można użyć opcji `sax` komendy `crtmqm`, aby uruchomić wiele instancji menedżera kolejek.

Więcej informacji na temat komendy `crtmqm` i jej składni zawiera sekcja [crtmqm](#).

Procedura

- Aby utworzyć domyślny menedżer kolejek, należy użyć komendy `crtmqm` z opcją `-q`.

W poniższym przykładzie komendy **crtmqm** tworzony jest domyślny menedżer kolejek o nazwie **SATURN.QUEUE.MANAGER**:

```
crtmqm -q -d MY.DEFAULT.XMIT.QUEUE -u SYSTEM.DEAD.LETTER.QUEUE SATURN.QUEUE.MANAGER
```

gdzie:

-q

Wskazuje, że ten menedżer kolejek jest domyślnym menedżerem kolejek.

-d MY.DEFAULT.XMIT.QUEUE

Jest nazwą domyślnej kolejki transmisji, która ma być używana przez tego menedżera kolejek.

Uwaga: Produkt IBM MQ nie tworzy dla Ciebie domyślnej kolejki transmisji; należy ją zdefiniować samodzielnie.

-u SYSTEM.DEAD.LETTER.QUEUE

Jest to nazwa domyślnej kolejki niedostarczonych komunikatów utworzonej przez program IBM MQ podczas instalacji.

SATURN.QUEUE.MANAGER

Jest nazwą tego menedżera kolejek. Ten parametr musi być ostatnim parametrem określonym w komendzie **crtmqm**.

Co dalej

Po utworzeniu menedżera kolejek i jego obiektów należy użyć komendy **strmqm** w celu [uruchomienia menedżera kolejek](#).

Pojęcia pokrewne

[Praca z kolejkami lokalnymi](#)

Zadania pokrewne

“[Tworzenie kopii zapasowej plików konfiguracyjnych po utworzeniu menedżera kolejek](#)” na stronie 14
Informacje konfiguracyjne produktu IBM MQ są zapisywane w plikach konfiguracyjnych w systemie UNIX, Linux, and Windows. Po utworzeniu menedżera kolejek należy utworzyć kopię zapasową plików konfiguracyjnych. Następnie, jeśli zostanie utworzony inny menedżer kolejek, który powoduje problemy, można przywrócić kopie zapasowe, gdy usunięto źródło problemu.

[Wyświetlanie i modyfikowanie atrybutów menedżera kolejek](#)

Odsyłacze pokrewne

[Obiekty systemowe i domyślne](#)

Multi

Tworzenie istniejącego menedżera kolejek jako domyślnego

Istniejący menedżer kolejek można utworzyć jako domyślny menedżer kolejek ręcznie przy użyciu edytora tekstu lub, w przypadku produktów Windows i Linux, za pomocą programu IBM MQ Explorer.

O tym zadaniu

Aby użyć edytora tekstu w celu wykonania istniejącego menedżera kolejek domyślnego menedżera kolejek, wykonaj następujące kroki.

Windows

Linux

W systemach Windows i Linux (platformy x86 i x86-64), jeśli preferowane jest użycie produktu IBM MQ Explorer w celu wprowadzenia tej zmiany, należy zapoznać się z [“Korzystanie z produktu IBM MQ Explorer w celu wykonania domyślnego menedżera kolejek”](#) na stronie 14.

Po utworzeniu domyślnego menedżera kolejek jego nazwa jest wstawiana do atrybutu Name w sekcji `DefaultQueueManager` w pliku konfiguracyjnym IBM MQ (`mqs.ini`). Sekcja i jej zawartość są tworzone automatycznie, jeśli nie istnieją.

Procedura

- Aby utworzyć istniejący menedżer kolejek, należy zmienić nazwę menedżera kolejek w atrybucie Name na nazwę nowego domyślnego menedżera kolejek. Tę opcję można wykonać ręcznie przy użyciu edytora tekstu.
- Jeśli w węzle nie ma domyślnego menedżera kolejek, a użytkownik chce, aby istniejący menedżer kolejek był domyślny, należy utworzyć sekcję *DefaultQueueManager* z wymaganą nazwą samodzielnie.
- Jeśli przypadkowo zostanie użyty inny menedżer kolejek, który ma zostać przywrócony do oryginalnego domyślnego menedżera kolejek, należy dokonać edycji sekcji *DefaultQueueManager* w produkcji mqs . ini, zastępując niepożądany domyślny menedżer kolejek, używając tego, który ma być używany.

Zadania pokrewne

“Zmiana informacji konfiguracyjnych IBM MQ w plikach .ini w systemie Multiplatforms” na stronie 85
Działanie programu IBM MQ lub pojedynczego menedżera kolejek można zmienić odpowiednio do potrzeb instalacji, edytując informacje w plikach konfiguracyjnych (.ini). Można również zmienić opcje konfiguracyjne dla systemu IBM MQ MQI clients.

Korzystanie z produktu IBM MQ Explorer w celu wykonania domyślnego menedżera kolejek

W systemach Windows i Linux (platformy x86 i x86-64) można użyć programu IBM MQ Explorer w celu wykonania istniejącego menedżera kolejek domyślnego menedżera kolejek.

O tym zadaniu

Aby użyć programu IBM MQ Explorer w celu wykonania istniejącego menedżera kolejek jako domyślnego menedżera kolejek w systemach Windows i Linux (platformy x86 i x86-64), wykonaj następujące kroki.

Aby ręcznie wprowadzić tę zmianę do edytora tekstu, należy zapoznać się z [“Tworzenie istniejącego menedżera kolejek jako domyślnego”](#) na stronie 13.

Procedura

1. Otwórz program IBM MQ Explorer.
2. Kliknij prawym przyciskiem myszy opcję **IBM MQ**, a następnie wybierz opcję **Właściwości** Zostanie wyświetlony panel **Properties for IBM MQ** (Właściwości dla produktu IBM MQ).
3. W polu **Default queue manager name** (Nazwa domyślnego menedżera kolejek) wpisz nazwę domyślnego menedżera kolejek.
4. Kliknij przycisk **OK**.

Tworzenie kopii zapasowej plików konfiguracyjnych po utworzeniu menedżera kolejek

Informacje konfiguracyjne produktu IBM MQ są zapisywane w plikach konfiguracyjnych w systemie UNIX, Linux, and Windows. Po utworzeniu menedżera kolejek należy utworzyć kopię zapasową plików konfiguracyjnych. Następnie, jeśli zostanie utworzony inny menedżer kolejek, który powoduje problemy, można przywrócić kopie zapasowe, gdy usunięto źródło problemu.




O tym zadaniu

Generalnie należy utworzyć kopię zapasową plików konfiguracyjnych za każdym razem, gdy tworzony jest nowy menedżer kolejek.

Istnieją dwa typy pliku konfiguracyjnego:

- Podczas instalowania produktu tworzony jest plik konfiguracyjny IBM MQ (mqsc.ini). Zawiera ona listę menedżerów kolejek, które są aktualizowane za każdym razem, gdy użytkownik tworzy lub usuwa menedżer kolejek. Dla każdego węzła istnieje jeden plik mqsc.ini.
- Podczas tworzenia nowego menedżera kolejek automatycznie tworzony jest nowy plik konfiguracyjny menedżera kolejek (qm.ini). Zawiera parametry konfiguracyjne dla menedżera kolejek.

Jeśli zainstalowano usługę AMQP, należy utworzyć dodatkowy plik konfiguracyjny, który musi zostać uruchomiony:

-  W systemach Windows : amqp_win.properties
-   W systemach UNIX i Linux : amqp_unix.properties

Zadania pokrewne

“Zmiana informacji konfiguracyjnych IBM MQ w plikach .ini w systemie Multiplatforms” na stronie 85
 Działanie programu IBM MQ lub pojedynczego menedżera kolejek można zmienić odpowiednio do potrzeb instalacji, edytując informacje w plikach konfiguracyjnych (.ini). Można również zmienić opcje konfiguracyjne dla systemu IBM MQ MQI clients.

“Tworzenie kopii zapasowej i odtwarzanie danych menedżera kolejek produktu IBM MQ” na stronie 643
 Menedżery kolejek można chronić przed potencjalnymi uszkodzeniami spowodowanymi awariami sprzętu poprzez tworzenie kopii zapasowych danych menedżerów kolejek i menedżera kolejek, tworzenie kopii zapasowej tylko konfiguracji menedżera kolejek oraz za pomocą menedżera kolejek kopii zapasowych.

Konfigurowanie połączeń między klientem i serwerem

Aby skonfigurować łącza komunikacyjne między programem IBM MQ MQI clients a serwerami, należy wybrać protokół komunikacyjny, zdefiniować połączenia na obu końcach łącza, uruchomić program nastuchujący i zdefiniować kanały.

O tym zadaniu

W systemie IBM MQ logiczne łącza komunikacyjne między obiektami są nazywane *kanalami*. Kanały używane do łączenia systemu IBM MQ MQI clients z serwerami są nazywane kanałami MQI. Definicje kanałów należy skonfigurować na każdym końcu łącza, tak aby aplikacja IBM MQ na serwerze IBM MQ MQI client mogła komunikować się z menedżerem kolejek na serwerze.

Przed zdefiniowaniem kanałów MQI należy zdecydować, która forma komunikacji będzie używana, i zdefiniować połączenie na każdym końcu kanału.

W przypadku definiowania kanału MQI między produktem IBM MQ MQI client i menedżerem kolejek, które znajdują się w różnych sieciach fizycznych lub komunikują się za pośrednictwem firewalla, użycie produktu IBM MQ Internet Pass-Thru może uprościć konfigurację. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [IBM MQ Internet Pass-Thru](#).

Procedura

1. Zdecyduj o formie komunikacji, która ma być używana.
 Patrz sekcja [“Typ komunikacji, który ma być używany”](#) na stronie 16.
2. Zdefiniuj połączenie na każdym końcu kanału.
 Aby zdefiniować połączenie, należy wykonać następujące czynności:
 - a) Skonfiguruj połączenie.
 - b) Zapisz wartości parametrów wymaganych dla definicji kanału.
 - c) Włącz na serwerze wykrywanie przychodzących żądań sieciowych z konsoli IBM MQ MQI client, uruchamiając *program nastuchujący*.

Pojęcia pokrewne

“Plik konfiguracyjny IBM MQ MQI client , mqclient.ini” na stronie 149

Klienty konfiguruje się za pomocą atrybutów w pliku tekstowym. Atrybuty te mogą być przestawiane przez zmienne środowiskowe lub w inny sposób specyficzny dla platformy.

Zadania pokrewne

“Korzystanie ze zmiennych środowiskowych IBM MQ” na stronie 64

Za pomocą komend można wyświetlać bieżące ustawienia lub resetować wartości zmiennych środowiskowych IBM MQ .

Łączenie aplikacji klienta MQI produktu IBM MQ z menedżerami kolejek

Odsyłacze pokrewne

WYŚWIETL CHLAURA

USTAW CHLAURA

Typ komunikacji, który ma być używany

Różne platformy obsługują różne protokoły komunikacyjne. Wybór protokołu transmisji zależy od kombinacji serwerów IBM MQ MQI client i platform serwerów.

Typy protokołów transmisji dla kanałów MQI

W zależności od platformy klienta i serwera dostępne są cztery typy protokołów transmisji dla kanałów MQI:

- TCP/IP
- LU 6.2
- NetBIOS
- SPX

Przy definiowaniu kanałów MQI każda definicja kanału musi określać atrybut protokołu transmisji (typ transportu). Serwer nie jest ograniczony do jednego protokołu, dlatego różne definicje kanałów mogą określać różne protokoły. W przypadku produktu IBM MQ MQI clientsprzdatne może być użycie alternatywnych kanałów MQI przy użyciu różnych protokołów transmisji.

Wybór protokołu transmisji zależy również od konkretnej kombinacji platform klienta i serwera IBM MQ . Możliwe kombinacje są przedstawione w poniższej tabeli.

















<i>Tabela 1. Protokoły transmisji-kombinacja platform IBM MQ MQI client i serwerów</i>		
Protokół transmisji	IBM MQ MQI client	Serwer IBM MQ
TCP/IP “1” na stronie 17	 IBM i  UNIX  Windows	 IBM i  UNIX  Windows  z/OS
LU 6.2	 UNIX “2” na stronie 17  Windows	 IBM i  UNIX “2” na stronie 17  Windows  z/OS
NetBIOS	 Windows	 Windows

Tabela 1. Protokoły transmisji-kombinacja platform IBM MQ MQI client i serwerów (kontynuacja)

Protokół transmisji	IBM MQ MQI client	Serwer IBM MQ
SPX	Windows Windows	Windows Windows

Uwagi:

1.  Kanał komunikatów używający protokołu TCP/IP można skierować na produkt IBM Aspera fasp.io Gateway, który zapewnia szybki tunel TCP/IP, który może znacząco zwiększyć przepustowość sieci. Patrz [Definiowanie połączenia Aspera gateway w systemie Linux](#).
2. Z wyjątkiem Linux (platforma POWER)

Pojęcia pokrewne

“Definiowanie połączenia TCP w systemie Windows” na stronie 245

Zdefiniuj połączenie TCP, konfigurując kanał przy wysyłającym końcu, aby określić adres miejsca docelowego oraz uruchamiając program nasłuchujący w odbierającym końcu.

“Definiowanie połączenia TCP w systemie UNIX and Linux” na stronie 253

Definicja kanału na końcu wysyłającego określa adres miejsca docelowego. Demon nasłuchiwanie lub inet inet jest konfigurowany dla połączenia na końcu odbierającym.

“Definiowanie połączenia TCP w systemie IBM i” na stronie 274

Za pomocą pola Nazwa połączenia można zdefiniować połączenie TCP w obrębie definicji kanału.

“Definiowanie połączenia TCP w systemie z/OS” na stronie 952

Aby zdefiniować połączenie TCP, istnieje kilka ustawień do skonfigurowania.

“Definiowanie połączenia LU 6.2 w systemie Windows” na stronie 247

Architektura SNA musi być skonfigurowana w taki sposób, aby możliwe było nawiązaowanie konwersacji LU 6.2 między dwoma maszynami.

“Definiowanie połączenia LU 6.2 w systemie UNIX and Linux” na stronie 257

Architektura SNA musi być skonfigurowana w taki sposób, aby możliwe było nawiązaowanie konwersacji LU 6.2 między dwoma maszynami.

“Definiowanie połączenia LU 6.2 w systemie IBM i” na stronie 276

Zdefiniuj szczegóły komunikacji LU 6.2 , używając nazwy trybu, nazwy TP i nazwy połączenia w pełni kwalifikowanego połączenia LU 6.2 .

“Definiowanie połączenia NetBIOS w systemie Windows” na stronie 249

Połączenie NetBIOS ma zastosowanie tylko do klienta i serwera, na którym działa produkt Windows. Produkt IBM MQ korzysta z trzech typów zasobów NetBIOS podczas ustanawiania połączenia NetBIOS z innym produktem IBM MQ : sesjami, komendami i nazwami. Każdy z tych zasobów ma limit, który jest ustanawiany domyślnie lub przez wybór podczas instalacji systemu NetBIOS.

Zadania pokrewne

“Definiowanie połączenia Aspera gateway w systemie Linux” na stronie 810

IBM Aspera fasp.io Gateway udostępnia szybki tunel TCP/IP, który może znacząco zwiększyć przepustowość sieci w systemie IBM MQ. Menedżer kolejek działający na dowolnej uprawnionej platformie CD może nawiązywać połączenia za pośrednictwem programu Aspera gateway. Sama brama została wdrożona w systemie Red Hat lub Ubuntu Linux.

Odsyłacze pokrewne

“Limity połączeń TCP/IP” na stronie 18

Liczba zaległych żądań połączeń, które mogą być umieszczone w kolejce w jednym porcie TCP/IP, zależy od platformy. Jeśli limit zostanie osiągnięty, wystąpi błąd.

“Definiowanie połączenia LU6.2 dla z/OS za pomocą APPC/MVS” na stronie 955








Aby zdefiniować połączenie LU6.2 , należy określić liczbę ustawień do skonfigurowania.

Limity połączeń TCP/IP

Liczba zaległych żądań połączeń, które mogą być umieszczone w kolejce w jednym porcie TCP/IP, zależy od platformy. Jeśli limit zostanie osiągnięty, wystąpi błąd.

Ten limit połączeń nie jest taki sam, jak maksymalna liczba klientów, które można podłączyć do serwera IBM MQ. Istnieje możliwość połączenia większej liczby klientów z serwerem, do poziomu określonego przez zasoby systemu serwera. Wartości zalegania dla żądań połączeń są przedstawione w poniższej tabeli:

Tabela 2. Maksymalna liczba oczekujących żądań połączeń umieszczonych w kolejce w porcie TCP/IP

Platforma serwera	Maksymalna liczba żądań połączeń
 AIX	100
	20
 Linux	100
 IBM i	255
 Solaris	100
Serwer  Windows	100
 Windows Stacja robocza	100
 z/OS	255

Jeśli limit połączeń zostanie osiągnięty, klient otrzymuje kod powrotu MQRC_HOST_NOT_AVAILABLE z wywołania MQCONN i błąd AMQ9202 w dzienniku błędów klienta (/var/mqm/errors/AMQERR0n.LOG w systemach UNIX and Linux lub amqerr0n.log w podkatalogu błędów instalacji klienta IBM MQ w systemie Windows). Jeśli klient ponawia żądanie MQCONN, może to być pomyślne.

Aby zwiększyć liczbę żądań połączeń, które można utworzyć, i uniknąć generowania komunikatów o błędach przez to ograniczenie, można mieć wiele programów nasłuchujących dla każdego nasłuchiwanie na innym porcie lub mieć więcej niż jednego menedżera kolejek.

Konfigurowanie rozszerzonego klienta transakcyjnego

Ta kolekcja tematów opisuje sposób konfigurowania rozszerzonej funkcji transakcyjnej dla każdej kategorii menedżera transakcji.

Dla każdej platformy rozszerzony klient transakcyjny zapewnia obsługę następujących zewnętrznych menedżerów transakcji:

menedżery transakcji zgodne z XA

Rozszerzony klient transakcyjny udostępnia interfejs menedżera zasobów XA do obsługi zgodnych z interfejsem XA menedżerów transakcji, takich jak CICS i Tuxedo.

Microsoft Transaction Server (tylko w systemach Windows)

Tylko w systemach Windows interfejs menedżera zasobów XA obsługuje również produkt Microsoft Transaction Server (MTS). Obsługa MTS produktu IBM MQ dostarczona z rozszerzonym klientem transakcyjnym udostępnia most między MTS i interfejsem menedżera zasobów XA.

WebSphere Application Server

Wcześniejsze wersje produktu IBM WebSphere MQ obsługiwane przez produkt WebSphere Application Server 4 lub 5 i wymagano wykonania określonych czynności konfiguracyjnych w celu użycia rozszerzonego klienta transakcyjnego. Produkt WebSphere Application Server 6 i nowszy

zawiera dostawcę przesyłania komunikatów produktu IBM WebSphere MQ lub IBM MQ , dzięki czemu nie ma potrzeby używania rozszerzonego klienta transakcyjnego.

Konfigurowanie menedżerów transakcji zgodnych z interfejsem XA

Najpierw skonfiguruj klienta podstawowego IBM MQ , a następnie skonfiguruj rozszerzoną funkcję transakcyjną, korzystając z informacji znajdujących się w tych tematach.

Uwaga: W tej sekcji założono, że użytkownik ma podstawową wiedzę na temat interfejsu XA opublikowanego przez grupę Open Group w sekcji *Przetwarzanie rozproszonych transakcji: Specyfikacja XA*.

Aby skonfigurować rozszerzony klient transakcyjny, należy najpierw skonfigurować klienta podstawowego IBM MQ zgodnie z opisem w sekcji:

- ▶ **AIX** [Instalowanie klienta IBM MQ w systemie AIX](#)
- ▶ **Linux** [Instalowanie klienta IBM MQ w systemie Linux](#)
- ▶ **Solaris** [Instalowanie klienta IBM MQ w systemie Solaris](#)
- ▶ **Windows** [Instalowanie klienta IBM MQ w systemie Windows](#)
- ▶ **IBM i** [Instalowanie klienta IBM MQ w systemie IBM i](#)

Korzystając z informacji dla używanej platformy, można skonfigurować rozszerzoną funkcję transakcyjną dla menedżera transakcji zgodnego z XA, takiego jak CICS i Tuxedo.

Menedżer transakcji komunikuje się z menedżerem kolejek jako menedżer zasobów przy użyciu tego samego kanału MQI, który jest używany przez aplikację kliencką, która jest połączona z menedżerem kolejek. Gdy menedżer transakcji zgłosi wywołanie funkcji menedżera zasobów (xa_), kanał MQI jest używany do przekazywania wywołania do menedżera kolejek oraz do odbierania danych wyjściowych z menedżera kolejek.

Menedżer transakcji może uruchomić kanał MQI, wydając wywołanie xa_open w celu otwarcia menedżera kolejek jako menedżera zasobów, albo aplikacja kliencka może uruchomić kanał MQI, wydając wywołanie MQCONN lub MQCONNX.

- Jeśli menedżer transakcji uruchomi kanał MQI, a aplikacja kliencka wywołuje później MQCONN lub MQCONNX w tym samym wątku, wywołanie MQCONN lub MQCONNX zakończy się pomyślnie, a uchwyt połączenia zostanie zwrócony do aplikacji. Aplikacja nie otrzymuje kodu zakończenia MQCC_WARNING z kodem przyczyny MQRC_ALREADY_CONNECTED.
- Jeśli aplikacja kliencka uruchomi kanał MQI, a menedżer transakcji wywoła później xa_open w tym samym wątku, wywołanie xa_open jest przekazywane do menedżera kolejek przy użyciu kanału MQI.

W sytuacji odtwarzania po awarii, gdy nie są uruchomione żadne aplikacje klienckie, menedżer transakcji może użyć dedykowanego kanału MQI w celu odzyskania niekompletnych jednostek pracy, w których menedżer kolejek uczestniczyli w czasie awarii.

Należy zwrócić uwagę na następujące warunki, gdy używany jest rozszerzony klient transakcyjny z menedżerem transakcji zgodnym z interfejsem XA:

- W obrębie pojedynczego wątku aplikacja kliencka może być połączona tylko z jednym menedżerem kolejek jednocześnie. To ograniczenie ma zastosowanie tylko wtedy, gdy używany jest rozszerzony klient transakcyjny. Aplikacja kliencka, która używa klienta podstawowego IBM MQ , może być połączona jednocześnie z więcej niż jednym menedżerem kolejek w ramach pojedynczego wątku.
- Każdy wątek aplikacji klienckiej może łączyć się z innym menedżerem kolejek.
- Aplikacja kliencka nie może używać współużytkowanych uchwytów połączeń.

Aby skonfigurować rozszerzoną funkcję transakcyjną, należy udostępnić menedżerowi transakcji następujące informacje dla każdego menedżera kolejek, który działa jako menedżer zasobów:

- Łańcuch xa_open

- Wskaźnik do struktury przełącznika XA

Gdy menedżer transakcji wywołuje funkcję xa_open w celu otwarcia menedżera kolejek jako menedżera zasobów, przekazuje on łańcuch xa_open do rozszerzonego klienta transakcyjnego jako argument xa_inflow wywołaniu. Rozszerzony klient transakcyjny korzysta z informacji w łańcuchu xa_open w następujący sposób:

- Aby uruchomić kanał MQI w menedżerze kolejek serwera, jeśli aplikacja kliencka nie została jeszcze uruchomiona
- Aby sprawdzić, czy menedżer kolejek jest otwierany jako menedżer zasobów, jest taki sam, jak menedżer kolejek, z którym łączy się aplikacja kliencka.
- Aby znaleźć funkcje ax_reg i ax_unreg menedżera transakcji, jeśli menedżer kolejek używa rejestracji dynamicznej

Informacje na temat formatu łańcucha xa_open oraz szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób informacje w łańcuchu xa_open są używane przez rozszerzony klient transakcyjny, zawiera sekcja [“Format łańcucha xa_open”](#) na stronie 21.

Struktura przełącznika XA umożliwia menedżerowi transakcji znalezienie funkcji xa _ udostępnianych przez rozszerzony klient transakcyjny, a także określa, czy menedżer kolejek używa rejestracji dynamicznej. Informacje na temat struktur przełącznika XA dostarczanych z rozszerzonym klientem transakcyjnym można znaleźć w sekcji [“Struktury przełączników XA”](#) na stronie 25.

Więcej informacji na temat konfigurowania rozszerzonej funkcji transakcyjnej dla konkretnego menedżera transakcji oraz innych informacji na temat używania menedżera transakcji z rozszerzonym klientem transakcyjnym można znaleźć w następujących sekcjach:

- [“Konfigurowanie rozszerzonego klienta transakcyjnego dla produktu CICS”](#) na stronie 26
- [“Konfigurowanie rozszerzonego klienta transakcyjnego dla Tuxedo”](#) na stronie 28

Pojęcia pokrewne

[“Parametry CHANNEL, TRPTYPE, CONNAME i QMNAME łańcucha xa_open”](#) na stronie 23

Te informacje umożliwiają zrozumienie, w jaki sposób rozszerzony klient transakcyjny korzysta z tych parametrów w celu określenia menedżera kolejek, z którym ma zostać nawiązane połączenie.

[“Dodatkowe przetwarzanie błędów dla xa_open”](#) na stronie 24

Wywołanie xa_open nie powiodło się w określonych okolicznościach.

Zadania pokrewne

[“Korzystanie z rozszerzonego klienta transakcyjnego z kanałami TLS”](#) na stronie 26

Nie można skonfigurować kanału TLS przy użyciu łańcucha xa_open. Aby skorzystać z tabeli definicji kanału klienta (ccdt), należy postępować zgodnie z tymi instrukcjami.

Odsyłacze pokrewne

[“Parametry TPM i AXLIB”](#) na stronie 24

Rozszerzony klient transakcyjny korzysta z parametrów TPM i AXLIB w celu zlokalizowania funkcji ax_reg i ax_unreg menedżera transakcji. Te funkcje są używane tylko wtedy, gdy menedżer kolejek używa rejestracji dynamicznej.

[“Odtwarzanie po awarii w rozszerzonej przetwarzaniu transakcyjnym”](#) na stronie 25

Po awarii menedżer transakcji musi być w stanie odzyskać wszystkie niekompletne jednostki pracy. Aby to zrobić, menedżer transakcji musi być w stanie otworzyć jako menedżer zasobów dowolny menedżer kolejek, który uczestniczyli w niekompletnej jednostce pracy w momencie wystąpienia awarii.

Uwagi dotyczące produktu IBM MQ for z/OS dotyczące rozszerzonych połączeń klientów transakcyjnych

Niektóre menedżery transakcji XA używają sekwencji wywołań koordynacji transakcji, które są niezgodne z funkcjami standardowo dostępnymi dla klientów łączących się z produktem IBM MQ for z/OS.

Jeśli zostanie wykryta niekompatybilna sekwencja, produkt IBM MQ for z/OS może wydać komendę abend dla połączenia i zwrócić do klienta odpowiedź o błędzie.

Na przykład `xa_prepare` otrzymuje abend 5C6-00D4007D, a kod powrotu -3 (XAER_RMERR) zwrócić się do klienta.

Innym przykładem jest to, że produkt `xa_end` otrzymuje abend 5C6-00D40079.

Upewnij się, że włączono zmiany w połączeniach klienta XA w systemie IBM MQ for z/OS, które umożliwiają menedżerowi transakcji przygotowanie transakcji w innym połączeniu.

Uwagi:

- Zmiana nie jest domyślnie włączona. Aby skorzystać z zmiany, należy określić słowo kluczowe CSQSERVICE1 (w górnej części) w dowolnym miejscu w polu opisu kanału SVRCONN używanego przez klienta XA.
- Kanały ze słowem kluczowym CSQSERVICE1 mają następujące ograniczenia:
 - Jednostka GROUP rozporządzania odtwarzania jest niedozwolona. Dozwolona jest tylko jednostka dyspozycyjności QMGR. Dyspozycja jest określana na podstawie nazwy podanej w wywołaniu `xa_open`. Jeśli używana jest nazwa grupy współużytkownika kolejki, połączenie XA zażąda jednostki odzyskiwania grupy.
Wywołanie `xa_open` określające nazwę grupy współużytkownika kolejki w parametrze **xa_info** kończy się niepowodzeniem z parametrem `xaer_inval`.
 - Opcje `MQGMO_LOCK` i `MQGMO_UNLOCK` nie są dozwolone. Wywołanie MQGET z opcją `MQGMO_LOCK` lub `MQGMO_UNLOCK` kończy się niepowodzeniem z błędem `MQRC_ENVIRONMENT_ERROR`.

Pojęcia pokrewne

[“Konfigurowanie menedżerów transakcji zgodnych z interfejsem XA” na stronie 19](#)

Najpierw skonfiguruj klienta podstawowego IBM MQ, a następnie skonfiguruj rozszerzoną funkcję transakcyjną, korzystając z informacji znajdujących się w tych tematach.

Format łańcucha `xa_open`

Łańcuch `xa_open` zawiera pary zdefiniowanych nazw parametrów i wartości.

Łańcuch `xa_open` ma następujący format:

```
parm_name1 = parm_value1, parm_name2 = parm_value2, ...
```

gdzie *parm_name* to nazwa parametru, a *parm_value* to wartość parametru. W nazwach parametrów nie jest rozróżniana wielkość liter, ale o ile nie określono inaczej, wartości parametrów są zależne od wielkości liter. Parametry można określić w dowolnej kolejności.

Nazwy, znaczenia i poprawne wartości parametrów są następujące:

Nazwa

Znaczenie i poprawne wartości

CHANNEL

Nazwa kanału MQI.

Jest to parametr opcjonalny. Jeśli ten parametr zostanie podany, należy także podać parametr CONNAME.

TRPTYPE

Protokół komunikacyjny dla kanału MQI. Poprawnymi wartościami są następujące protokoły:

LU62

SNA LU 6.2

NETBIOS

NetBIOS

SPX

IPX/SPX

TCP

TCP/IP

Jest to parametr opcjonalny. Jeśli zostanie pominięta, przyjmowana jest wartość domyślna TCP. W wartościach parametru wielkość liter nie jest rozróżniana.

CONNNAME

Adres sieciowy menedżera kolejek na końcu serwera kanału MQI. Poprawne wartości tego parametru zależą od wartości parametru TRPTYPE:

LU62

Symboliczna nazwa miejsca docelowego, która identyfikuje pozycję informacji po stronie CPI-C.

Nazwa kwalifikowana sieci dla partnerskiej jednostki logicznej nie jest poprawną wartością ani jest aliasem partnerskiej jednostki logicznej. Wynika to z faktu, że nie ma żadnych dodatkowych parametrów do określenia nazwy programu transakcyjnego (TP) i nazwy trybu.

NETBIOS

Nazwa NetBIOS .

SPX

4-bajtowy adres sieciowy, 6-bajtowy adres węzła i opcjonalny 2-bajtowy numer gniazda. Wartości te muszą być podane w notacji szesnastkowej. Okres musi oddzielać adresy sieci i węzłów, a numer gniazda, jeśli jest podany, musi być ujęty w nawiasy. Na przykład:

```
0a0b0c0d.804abcde23a1(5e86)
```

Jeśli numer gniazda zostanie pominięty, przyjmowana jest wartość domyślna 5e86 .

TCP

Nazwa hosta lub adres IP, po którym opcjonalnie następuje numer portu w nawiasach. Jeśli numer portu zostanie pominięty, przyjmowana jest wartość domyślna 1414. Wiele hostów i portów dla menedżera kolejek może być określone za pomocą separatora średnika, na przykład:

```
host1(1415);host2(1416);host3(1417)
```

Jest to parametr opcjonalny. Jeśli ten parametr zostanie podany, należy także podać parametr CHANNEL.


QMNAME

Nazwa menedżera kolejek na końcu serwera kanału MQI. Nazwa nie może być pusta ani pojedyncza gwiazdka (*), ani nazwa nie może zaczynać się od gwiazdki. Oznacza to, że parametr musi określać konkretny menedżer kolejek według nazwy.

Jest to parametr obowiązkowy.

Gdy aplikacja kliencka jest połączona z określonym menedżerem kolejek, odtwarzanie transakcji musi być przetwarzane przez tego samego menedżera kolejek.

Jeśli aplikacja łączy się z menedżerem kolejek produktu z/OS , aplikacja może określić nazwę konkretnego menedżera kolejek lub nazwę grupy współużytkowania kolejki (QSG). Korzystając z nazwy menedżera kolejek lub grupy współużytkowania kolejek, aplikacja określa, czy w transakcji z jednostką QMGR, czy z jednostką grupy, która ma zostać odzyskana, znajduje się w transakcji. Jednostka grupy dyspozycyjności odzyskiwania umożliwia odzyskanie transakcji, która ma być przetworzona na dowolnym elemencie QSG. Aby można było używać jednostek grupy odzyskiwania, należy włączyć atrybut menedżera kolejek produktu **GROUPUR** .

 Więcej informacji na temat używania jednostki GROUP w celu odtwarzania zawiera sekcja [Jednostka dyspozycja odtwarzania w grupie współużytkowania kolejek](#).

TPM

Używany menedżer transakcji. Poprawne wartości to CICS i TUXEDO.

Rozszerzony klient transakcyjny korzysta z tego parametru i parametru AXLIB w tym samym celu. Więcej informacji na temat tych parametrów można znaleźć w sekcji [Parametry TPM i AXLIB](#).

Jest to parametr opcjonalny. W wartościach parametru wielkość liter nie jest rozróżniana.

AXLIB

Nazwa biblioteki, która zawiera funkcje ax_reg i ax_unreg menedżera transakcji.

Jest to parametr opcjonalny.

UID

Identyfikator użytkownika, który jest udostępniany menedżerowi kolejek w celu uwierzytelnienia. Jeśli ten parametr zostanie podany, należy także podać parametr **PWD**. Jeśli podany identyfikator użytkownika i hasło są uwierzytelniane, identyfikator użytkownika jest używany do identyfikacji połączenia menedżera transakcji. Identyfikator użytkownika i hasło zapełnia obiekt MQCSP w wywołaniu MQCONN.

Parametry **UID** i **PWD** są poprawne zarówno dla powiązań klienta, jak i serwera.

PWD

Hasło dostarczone do menedżera kolejek w celu uwierzytelnienia. Jeśli ten parametr zostanie podany, należy także podać parametr **UID**.

Ostrzeżenie: W niektórych przypadkach hasło w strukturze MQCSP dla aplikacji klienckiej zostanie wysłane przez sieć w postaci jawnego tekstu. Aby upewnić się, że hasła aplikacji klienta są odpowiednio chronione, należy zapoznać się z [IBM MQochroną hasła CSP](#).

Poniżej znajduje się przykład łańcucha xa_open:

```
channel=MARS.SVR,trptype=tcp,connname=MARS(1415),qmname=MARS,tpm=cics
```


Parametry CHANNEL, TRPTYPE, CONNAME i QMNAME łańcucha xa_open


Te informacje umożliwiają zrozumienie, w jaki sposób rozszerzony klient transakcyjny korzysta z tych parametrów w celu określenia menedżera kolejek, z którym ma zostać nawiązane połączenie.


Jeśli parametry **CHANNEL** i **CONNAME** są dostarczane w łańcuchu xa_open, rozszerzony klient transakcyjny korzysta z tych parametrów i parametru **TRPTYPE** w celu uruchomienia kanału MQI na serwerze menedżera kolejek serwera.

Jeśli parametry **CHANNEL** i **CONNAME** nie zostaną podane w łańcuchu xa_open, rozszerzony klient transakcyjny użyje wartości zmiennej środowiskowej MQSERVER w celu uruchomienia kanału MQI. Jeśli zmienna środowiskowa MQSERVER nie jest zdefiniowana, rozszerzony klient transakcyjny korzysta z pozycji w definicji kanału klienta identyfikowanej przez parametr **QMNAME**.

W każdym z tych przypadków rozszerzony klient transakcyjny sprawdza, czy wartość parametru **QMNAME** jest nazwą menedżera kolejek na końcu serwera kanału MQI. Jeśli tak nie jest, wywołanie xa_open nie powiedzie się, a menedżer transakcji zgłosi niepowodzenie aplikacji.

Jeśli aplikacja nawiązuje połączenie z menedżerem kolejek w wersji wcześniejszej niż IBM WebSphere MQ 7.0.1, wywołanie xa_open powiedzie się, ale transakcja ma jednostkę QMGR, która ma dyspozycję odtwarzania.  Upewnij się, że aplikacje, które wymagają, aby jednostka grupy rozdysponowania odtwarzania była łączona tylko z menedżerami kolejek w systemie IBM WebSphere MQ 7.0.1 lub nowszym.

 Jeśli aplikacja używa nazwy grupy współużytkowania kolejki w polu parametru **QMNAME**, a właściwość GROUPUR jest wyłączona w menedżerze kolejek, z którym łączy się ona, wywołanie funkcji xa_open nie powiedzie się.

 Jeśli klient aplikacji łączy się z menedżerem kolejek produktu z/OS w wersji IBM WebSphere MQ 7.0.1 lub nowszej, może określić nazwę grupy współużytkowania kolejki (QSG) dla parametru **QMNAME**. Dzięki temu klient aplikacji może uczestniczyć w transakcji z dyspozycją odzyskiwania jednostki GROUP. Więcej informacji na temat jednostki grupy, w której znajduje się dyspozycja odtwarzania, zawiera sekcja [Jednostka dyspozycyjności jednostki odzyskiwania](#).

Gdy aplikacja kliencka wywołuje później wywołania MQCONN lub MQCONNX w tym samym wątku, który został użyty przez menedżera transakcji do wywołania funkcji xa_open, aplikacja odbiera uchwyt połączenia dla kanału MQI, który został uruchomiony przez wywołanie xa_open. Drugi kanał MQI

nie został uruchomiony. Rozszerzony klient transakcyjny sprawdza, czy wartość parametru **QMgrName** w wywołaniu MQCONN lub MQCONNX jest nazwą menedżera kolejek na końcu serwera kanału MQI. Jeśli tak nie jest, wywołanie MQCONN lub MQCONNX kończy się niepowodzeniem z kodem przyczyny MQRC_ANOTHER_Q_MGR_CONNECTED. Jeśli wartość parametru **QMgrName** jest pusta lub pojedyncza gwiazdka (*) lub nazwa rozpoczyna się gwiazdką, wywołanie MQCONN lub MQCONNX kończy się niepowodzeniem z kodem przyczyny MQRC_Q_MGR_NAME_ERROR.







Jeśli aplikacja kliencka uruchomiła już kanał MQI, wywołując komendę MQCONN lub MQCONNX, zanim menedżer transakcji wywoła xa_open w tym samym wątku, menedżer transakcji używa tego kanału MQI. Drugi kanał MQI nie został uruchomiony. Rozszerzony klient transakcyjny sprawdza, czy wartość parametru **QMNAME** w łańcuchu xa_open jest nazwą menedżera kolejek serwera. Jeśli tak nie jest, wywołanie xa_open nie powiedzie się.

Jeśli aplikacja kliencka uruchamia najpierw kanał MQI, wartość parametru **QMgrName** w wywołaniu MQCONN lub MQCONNX może być pusta lub pojedyncza gwiazdka (*) lub może zaczynać się od gwiazdki. Jednak w tych okolicznościach należy upewnić się, że menedżer kolejek, z którym łączy się aplikacja, jest taki sam, jak menedżer kolejek, który menedżer transakcji zamierza otworzyć jako menedżer zasobów, gdy później wywołuje xa_open w tym samym wątku. W związku z tym może wystąpić mniejsza liczba problemów, jeśli wartość parametru *QMgrName* identyfikuje menedżer kolejek jawnie za pomocą nazwy.

Parametry TPM i AXLIB

Rozszerzony klient transakcyjny korzysta z parametrów TPM i AXLIB w celu zlokalizowania funkcji ax_reg i ax_unreg menedżera transakcji. Te funkcje są używane tylko wtedy, gdy menedżer kolejek używa rejestracji dynamicznej.

Jeśli parametr TPM zostanie podany w łańcuchu xa_open, ale nie zostanie podany parametr AXLIB, rozszerzony klient transakcyjny przyjmuje wartość parametru AXLIB na podstawie wartości parametru TPM. Zakładane wartości parametru AXLIB znajdują się w sekcji [Tabela 3 na stronie 24](#).

Tabela 3. Zakładane wartości parametru AXLIB		
Wartość TPM	Platforma	Zakładana wartość AXLIB
CICS	 AIX	/usr/lpp/encina/lib/libEncServer.a(EncServer_shr.o)
CICS	 Solaris	/opt/encina/lib/libEncServer.so
CICS	Systemy  Windows	Serwer libEnc
Tuxedo	 AIX	/usr/lpp/tuxedo/lib/libtux.a(libtux.so.60)
Tuxedo	 Solaris	/opt/tuxedo/lib/libtux.so.60
Tuxedo	Systemy  Windows	libtux

Jeśli parametr AXLIB jest podany w łańcuchu xa_open, rozszerzony klient transakcyjny używa jego wartości w celu nadpisania wartości założonych na podstawie wartości parametru TPM. Parametr AXLIB może być również używany dla menedżera transakcji, dla którego parametr TPM nie ma określonej wartości.

Dodatkowe przetwarzanie błędów dla xa_open

Wywołanie xa_open nie powiodło się w określonych okolicznościach.

Tematy w tej sekcji opisują sytuacje, w których wywołanie xa_open nie powiodło się. Nie powiedzie się również, jeśli wystąpi dowolna z następujących sytuacji:

- Wystąpiły błędy w łańcuchu xa_open.
- Niewystarczająca ilość informacji do uruchomienia kanału MQI.
- Wystąpił problem podczas próby uruchomienia kanału MQI (na przykład menedżer kolejek serwera nie jest uruchomiony).

Odtwarzanie po awarii w rozszerzonej przetwarzaniu transakcyjnym

Po awarii menedżer transakcji musi być w stanie odzyskać wszystkie niekompletne jednostki pracy. Aby to zrobić, menedżer transakcji musi być w stanie otworzyć jako menedżer zasobów dowolny menedżer kolejek, który uczestniczyli w niekompletnej jednostce pracy w momencie wystąpienia awarii.

Dlatego należy upewnić się, że wszystkie niekompletne jednostki pracy zostały rozstrzygnięte przed wprowadzeniem zmian w informacjach konfiguracyjnych.

Alternatywnie, należy upewnić się, że zmiany konfiguracji nie wpływają na zdolność menedżera transakcji do otwarcia menedżerów kolejek, które musi otworzyć. Poniżej przedstawiono przykłady takich zmian w konfiguracji:

- Zmiana zawartości łańcucha xa_open
- Zmiana wartości zmiennej środowiskowej MQSERVER
- Zmiana pozycji w tabeli definicji kanału klienta (CCDT)
- Usuwanie definicji kanału połączenia z serwerem

Struktury przełączników XA

Dwie struktury przełączników XA są dostarczane z rozszerzonym klientem transakcyjnym na każdej platformie.

Te struktury przełączników są następujące:





MQRMIXASwitch

Ta struktura przełącznika jest używana przez menedżera transakcji, gdy menedżer kolejek, działający jako menedżer zasobów, nie używa rejestracji dynamicznej.

MQRMIXASwitchDynamic

Ta struktura przełącznika jest używana przez menedżera transakcji, gdy menedżer kolejek, działający jako menedżer zasobów, korzysta z dynamicznej rejestracji.

Te struktury przełączników znajdują się w bibliotekach wyświetlanych w produkcie [Tabela 4 na stronie 25](#).

<i>Tabela 4. Biblioteki produktu IBM MQ zawierające struktury przełącznika XA</i>	
Platforma	Biblioteka zawierająca struktury przełącznika XA
 AIX	MQ_INSTALLATION_PATH/lib/libmqcxa
 Linux	
 Solaris	
Systemy  Windows	MQ_INSTALLATION_PATH\bin\mqcxa.dll ¹

MQ_INSTALLATION_PATH reprezentuje katalog najwyższego poziomu, w którym zainstalowany jest produkt IBM MQ .

Nazwą menedżera zasobów produktu IBM MQ w każdej strukturze przełącznika jest MQSeries_XA_RMI, ale wiele menedżerów kolejek może współużytkować tę samą strukturę przełącznika.

Pojęcia pokrewne

“Dynamiczne rejestrowanie i rozszerzone przetwarzanie transakcyjne” na stronie 26

Użycie rejestracji dynamicznej jest formą optymalizacji, ponieważ może zmniejszyć liczbę wywołań funkcji xa _ wywołanych przez menedżera transakcji.

Dynamiczne rejestrowanie i rozszerzone przetwarzanie transakcyjne

Użycie rejestracji dynamicznej jest formą optymalizacji, ponieważ może zmniejszyć liczbę wywołań funkcji xa _ wywołanych przez menedżera transakcji.

Jeśli menedżer kolejek nie korzysta z rejestracji dynamicznej, menedżer transakcji angażuje menedżera kolejek w każdą jednostkę pracy. Menedżer transakcji wykonuje to wywołanie, wywołując xa_start, xa_end i xa_prepare, nawet jeśli menedżer kolejek nie ma zasobów, które są aktualizowane w jednostce pracy.

Jeśli menedżer kolejek używa rejestracji dynamicznej, uruchamiany jest menedżer transakcji, zakładając, że menedżer kolejek nie jest zaangażowany w jednostkę pracy i nie wywoła wywołania xa_start. Następnie menedżer kolejek staje się zaangażowany w jednostkę pracy tylko wtedy, gdy jego zasoby są aktualizowane w ramach elementu sterującego punktu synchronizacji. Jeśli tak się stanie, rozszerzony klient transakcyjny wywołuje ax_reg w celu zarejestrowania zaangażowania menedżera kolejek.

Korzystanie z rozszerzonego klienta transakcyjnego z kanałami TLS

Nie można skonfigurować kanału TLS przy użyciu łańcucha xa_open. Aby skorzystać z tabeli definicji kanału klienta (ccdt), należy postępować zgodnie z tymi instrukcjami.

O tym zadaniu

Ze względu na ograniczoną wielkość łańcucha xa_open xa_info nie jest możliwe przekazanie wszystkich informacji wymaganych do skonfigurowania kanału TLS przy użyciu metody łańcuchowej xa_open łączenia się z menedżerem kolejek. Dlatego należy użyć tabeli definicji kanału klienta lub, jeśli menedżer transakcji zezwala, utworzyć kanał za pomocą wywołania MQCONNX przed wywołaniem wywołania xa_open.

Aby użyć tabeli definicji kanału klienta, należy wykonać następujące czynności:

Procedura

1. Podaj łańcuch xa_open zawierający tylko obowiązkowy parametr qmname (nazwa menedżera kolejek), na przykład: XA_Open_String=qmname=MYQM
2. Użyj menedżera kolejek, aby zdefiniować kanał CLNTCONN (klient-połączenie) z wymaganymi parametrami TLS. Dołącz nazwę menedżera kolejek do atrybutu QMNAME w definicji CLNTCONN. Ta opcja zostanie dopasowana do nazwy qmname w łańcuchu xa_open.
3. Upewnij się, że definicja CLNTCONN jest dostępna dla systemu klienta w tabeli definicji kanału klienta (CCDT) lub w Windows w aktywnym katalogu.
4. Jeśli używana jest tabela definicji kanału klienta, zidentyfikuj tabelę definicji kanału klienta zawierającą definicję kanału CLNTCONN, używając zmiennych środowiskowych MQCHLLIB i MQCHLTAB. Ustaw te zmienne w środowiskach używanych zarówno przez aplikację kliencką, jak i przez menedżera transakcji.

Wyniki

Powoduje to, że menedżer transakcji ma definicję kanału do odpowiedniego menedżera kolejek z atrybutami TLS potrzebnymi do poprawnego uwierzytelniania, w tym SSLCIPH, CipherSpec.

Konfigurowanie rozszerzonego klienta transakcyjnego dla produktu CICS

Istnieje możliwość skonfigurowania rozszerzonego klienta transakcyjnego do użycia przez produkt CICS przez dodanie definicji zasobu XAD do regionu produktu CICS .

Dodaj definicję zasobu XAD, używając komendy RDO (CICS resource definition online) **cicsadd**. Definicja zasobu XAD określa następujące informacje:




- Łańcuch xa_open

- Pełna ścieżka do pliku ładowania przetłącznika

Jeden plik ładowania przetłącznika jest dostarczany w celu użycia przez produkt CICS na każdej z następujących platform:

-  AIX
-  Solaris
-  Windows

Każdy plik ładowania przetłącznika zawiera funkcję, która zwraca wskaźnik do struktury przetłącznika XA, która jest używana na potrzeby rejestracji dynamicznej, MQRMIXASwitchDynamic. W sekcji [Tabela 5](#) na stronie 27 znajduje się pełna nazwa ścieżki każdego pliku ładowania przetłącznika.

Tabela 5. Pliki ładowania przetłącznika	
Platforma	Plik ładowania przetłącznika
 AIX  Linux  Solaris	MQ_INSTALLATION_PATH/lib/amqczsc
Windows	MQ_INSTALLATION_PATH\bin\mqcc4swi.dll ¹

MQ_INSTALLATION_PATH reprezentuje katalog najwyższego poziomu, w którym zainstalowany jest produkt IBM MQ .

Poniżej przedstawiono przykład definicji zasobu XAD dla systemów Windows :

```
cicsadd -c xad -r REGION1 WMQXA \
  ResourceDescription="IBM MQ queue manager MARS" \
  XAOpen="channel=MARS.SVR, trptype=tcp, connname=MARS(1415), qmname=MARS, tpm=cics" \
  SwitchLoadFile="C:\Program Files\IBM\MQ\bin\mqcc4swi.dll"
```

Więcej informacji na temat dodawania definicji zasobu XAD do regionu CICS zawiera publikacja *Skorowidz administracyjny produktu CICS* i *Podręcznik administratora produktu CICS* dla używanej platformy.

Należy zwrócić uwagę na następujące informacje dotyczące używania produktu CICS z rozszerzonym klientem transakcyjnym:

- Istnieje możliwość dodania tylko jednej definicji zasobu XAD dla produktu IBM MQ do regionu CICS . Oznacza to, że tylko jeden menedżer kolejek może być powiązany z regionem, a wszystkie aplikacje produktu CICS , które działają w regionie, mogą łączyć się tylko z tym menedżerem kolejek. Jeśli wymagane jest uruchomienie aplikacji produktu CICS , które łączą się z innym menedżerem kolejek, należy uruchomić aplikacje w innym regionie.
- Każdy serwer aplikacji w regionie wywołuje operację xa_open podczas inicjowania i uruchamia kanał MQI dla menedżera kolejek powiązanego z tym regionem. Oznacza to, że menedżer kolejek musi być uruchomiony przed uruchomieniem serwera aplikacji. W przeciwnym razie wywołanie xa_open nie powiedzie się. Wszystkie aplikacje IBM MQ MQI client później przetworzone przez serwer aplikacji korzystają z tego samego kanału MQI.
- Gdy kanał MQI zostanie uruchomiony, a na końcu kanału klienta nie ma wyjścia zabezpieczeń, identyfikator użytkownika, który przepływa z systemu klienta do połączenia z serwerem MCA, to cics . W pewnych okolicznościach menedżer kolejek używa tego identyfikatora użytkownika do sprawdzania uprawnień, gdy agent MCA połączenia z serwerem podejmie następnie próbę uzyskania dostępu do zasobów menedżera kolejek w imieniu aplikacji klienckiej. Jeśli ten ID użytkownika jest używany do sprawdzania uprawnień, należy upewnić się, że ma on uprawnienia do dostępu do wszystkich zasobów, do których musi on uzyskać dostęp.

Informacje na temat sytuacji, w której menedżer kolejek używa tego identyfikatora użytkownika do sprawdzania uprawnień, zawiera sekcja [Zabezpieczanie](#).

- Wyjścia zakończenia zadania CICS , które są dostarczane do użycia w systemach klienckich IBM MQ , są wymienione w [Tabela 6 na stronie 28](#) . Wyjścia te konfiguruje się w taki sam sposób, jak odpowiednie wyjścia dla systemów serwera IBM MQ . W przypadku tych informacji należy zapoznać się z informacjami w sekcji [Włączanie wyjść użytkownika produktu CICS](#).

Tabela 6. Wyjścia zakończenia zadania CICS		
Platforma	Źródło	Biblioteka
<ul style="list-style-type: none"> ▶ AIX AIX ▶ Linux Linux ▶ Solaris Solaris 	amqzscgx.c	amqczscg
Systemy ▶ Windows Windows	amqzscgn.c	mqqc1415.dll

Konfigurowanie rozszerzonego klienta transakcyjnego dla Tuxedo

Aby skonfigurować definicję zasobu XAD do użycia przez Tuxedo, zaktualizuj plik UBBCONFIG i tabelę menedżera zasobów.

Aby skonfigurować definicję zasobu XAD do użycia przez Tuxedo, wykonaj następujące czynności:

- W sekcji GROUPS pliku Tuxedo UBBCONFIG dla aplikacji należy użyć parametru **OPENINFO** , aby określić łańcuch xa_open. Przykład: w tym celu należy zapoznać się z przykładowym plikiem UBBCONFIG, który jest dostarczany w celu użycia z przykładowymi programami Tuxedo.

▶ **UNIX** Na następujących platformach nazwą pliku jest ubbstxcx . cfg:

- AIX
- Solaris

▶ **Windows** Windows, nazwą pliku jest ubbstxcn . cfg.

- W pozycji dla menedżera kolejek w tabeli menedżera zasobów Tuxedo podaj nazwę struktury przetłaczniaka XA i pełną nazwę ścieżki do biblioteki zawierającej strukturę:

– ▶ **UNIX** W systemach AIX i Solaris należy określić wartość udataobj /RM.

– ▶ **Windows** W systemie Windows określ udataobj \rm.

Przykład wykonywania tej czynności dla każdej platformy można znaleźć w sekcji [Przykłady TUXEDO](#). Tuxedo obsługuje dynamiczną rejestrację menedżera zasobów, dzięki czemu można użyć komendy MQRMIXASwitch lub MQRMIXASwitchDynamic.

▶ **Windows** Microsoft Serwer transakcji

Dodatkowa konfiguracja nie jest wymagana, aby można było używać produktu Microsoft Transaction Server (MTS) jako menedżera transakcji. Są jednak pewne punkty do odnoenia.

Należy zwrócić uwagę na następujące informacje dotyczące korzystania z MTS z rozszerzonym klientem transakcyjnym:

- Aplikacja MTS zawsze uruchamia kanał MQI, gdy łączy się on z menedżerem kolejek serwera. MTS, w roli menedżera transakcji, używa tego samego kanału MQI do komunikacji z menedżerem kolejek.
- Po awarii MTS musi być w stanie odzyskać wszystkie niekompletne jednostki pracy. Aby to zrobić, MTS musi być w stanie komunikować się z dowolnym menedżerem kolejek, który uczestniczyli w niekompletnej jednostce pracy w momencie awarii.

Gdy aplikacja MTS łączy się z menedżerem kolejek serwera i uruchamia kanał MQI, rozszerzony klient transakcyjny wyodrębnia wystarczające informacje z parametrów wywołania MQCONN lub MQCONNX, aby umożliwić restartowanie kanału po wystąpieniu niepowodzenia, jeśli jest to wymagane. Rozszerzony klient transakcyjny przekazuje informacje do MTS, a MTS zapisuje informacje w swoim dzienniku.

Jeśli aplikacja MTS wysyła wywołanie MQCONN, ta informacja jest po prostu nazwą menedżera kolejek. Jeśli aplikacja MTS wysyła wywołanie MQCONNX i udostępnia strukturę definicji kanału (MQCD), informacje te obejmują również nazwę kanału MQI, adres sieciowy menedżera kolejek serwera oraz protokół komunikacyjny dla kanału.

W sytuacji odtwarzania system MTS przekazuje te informacje z powrotem do rozszerzonego klienta transakcyjnego, a rozszerzony klient transakcyjny używa go do restartowania kanału MQI.

Jeśli kiedykolwiek konieczna jest zmiana jakichkolwiek informacji konfiguracyjnych, przed wprowadzeniem zmian należy upewnić się, że wszystkie niekompletne jednostki pracy zostały rozwiązane. Alternatywnie upewnij się, że zmiany w konfiguracji nie wpływają na zdolność rozszerzonego klienta transakcyjnego do restartowania kanału MQI przy użyciu informacji zapisanych przez MTS. Poniżej przedstawiono przykłady takich zmian w konfiguracji:

- Zmiana wartości zmiennej środowiskowej MQSERVER
- Zmiana pozycji w tabeli definicji kanału klienta (CCDT)
- Usuwanie definicji kanału połączenia z serwerem
- Podczas korzystania z rozszerzonego klienta transakcyjnego z MTS należy zwrócić uwagę na następujące warunki:
 - W obrębie pojedynczego wątku aplikacja kliencka może być połączona tylko z jednym menedżerem kolejek jednocześnie.
 - Każdy wątek aplikacji klienckiej może łączyć się z innym menedżerem kolejek.
 - Aplikacja kliencka nie może używać współużytkowanych uchwytów połączeń.

Definiowanie kanałów MQI

Aby utworzyć nowy kanał, należy utworzyć **dwie** definicje kanałów, po jednym dla każdego końca połączenia, przy użyciu tej samej nazwy kanału i zgodnych typów kanałów. W tym przypadku typy kanałów to *server-connection* (połączenie z serwerem) i *client-connection* (połączenie klienckie).

Kanały zdefiniowane przez użytkownika

Gdy serwer nie definiuje automatycznie kanałów, istnieją dwa sposoby tworzenia definicji kanałów i podawania aplikacji IBM MQ na komputerze IBM MQ MQI client w celu uzyskania dostępu do kanału.

Te dwie metody zostały szczegółowo opisane:

1. Utwórz jedną definicję kanału na kliencie IBM MQ, a drugą na serwerze.

Odnosi się to do dowolnej kombinacji platform IBM MQ MQI client i platform serwerów. Należy go używać podczas rozpoczynania pracy w systemie lub do testowania konfiguracji.

Szczegółowe informacje na temat korzystania z tej metody zawiera sekcja [“Tworzenie definicji połączeń z serwerem i klientem na różnych platformach”](#) na stronie 35.

2. Utwórz obie definicje kanałów na komputerze serwera.

Tej metody należy używać w przypadku konfigurowania wielu kanałów i komputerów IBM MQ MQI client jednocześnie.

Szczegółowe informacje na temat korzystania z tej metody zawiera sekcja [“Tworzenie na serwerze definicji połączenia z serwerem i połączenia klienckiego”](#) na stronie 41.

Automatycznie zdefiniowane kanały

Produkty IBM MQ na platformach innych niż z/OS zawierają funkcję, która może automatycznie utworzyć definicję kanału na serwerze, jeśli taka definicja nie istnieje.

Jeśli żądanie przyłączenia przychodzącego zostało odebrane od klienta i nie można znaleźć odpowiedniej definicji połączenia z serwerem w menedżerze kolejek, program IBM MQ automatycznie utworzy definicję i doda ją do menedżera kolejek. Definicja automatyczna jest oparta na definicji domyślnego kanału połączenia z serwerem SYSTEM.AUTO.SVRCONN. Automatyczne definiowanie definicji połączeń z serwerem można włączyć, aktualizując obiekt menedżera kolejek za pomocą komendy ALTER QMGR z parametrem CHAD (lub za pomocą komendy PCF Change Queue Manager z parametrem ChannelAutoDef).

Pojęcia pokrewne

“Funkcja sterowania kanałem” na stronie 211

Funkcja sterowania kanałami umożliwia definiowanie, monitorowanie i sterowanie kanałami.

ULW

Tworzenie kanałów AMQP i korzystanie z nich

Podczas instalowania funkcji API produktu IBM MQ dla produktu MQ Light w instalacji produktu IBM MQ można uruchamiać komendy MQSC IBM MQ (**runmqsc**) w celu zdefiniowania, zmiany, usunięcia, uruchomienia i zatrzymania kanału. Można również wyświetlić status kanału.

Zanim rozpoczniesz

W tym zadaniu przyjęto założenie, że kanał AMQP został zainstalowany. W tym celu należy wybrać komponent Usługa AMQP podczas instalowania produktu IBM MQ. Aby uzyskać więcej informacji, należy skorzystać z odsyłacza dla używanej platformy, a następnie znaleźć wiersz tabeli dla usługi "AMQP Service":

- ▶ **AIX** [Komponenty produktu IBM MQ dla systemów AIX](#)
- ▶ **Linux** [Komponenty IBM MQ rpm dla systemów Linux](#)
- ▶ **Linux** [Komponenty produktu IBM MQ Debian dla systemów Linux Ubuntu](#)
- ▶ **Solaris** [Komponenty produktu IBM MQ dla systemów Solaris](#)
- ▶ **Windows** [Funkcje produktu IBM MQ dla systemów Windows](#)

Aby nawiązać połączenie testowe z menedżerem kolejek, użytkownik musi mieć klienta MQ Light. Klienci MQ Light są dostępne dla środowisk Node.js, Ruby, Javai Python. Więcej informacji na temat dostępnych klientów znajduje się w publikacji [Serwis WWW społeczności IBM MQ Light](#).

Ta czynność jest oparta na kliencie MQ Light Node.js. Jednak kroki odnoszące się do menedżera kolejek produktu IBM MQ są takie same dla każdego klienta.

O tym zadaniu

W poniższej procedurze założono, że istnieje istniejący menedżer kolejek.

Jeśli wymagany jest nowy menedżer kolejek, dołączany jest przykładowy skrypt, który znajduje się w katalogu `mqinstall/amqp/samples`. Skrypt tworzy nowy menedżer kolejek, uruchamia usługę AMQP, tworzy nowy kanał o nazwie `SAMPLE.AMQP.CHANNEL` i uruchamia kanał.

Uwaga: Kanały AMQP nie obsługują zdefiniowanych przez użytkownika usług AMQP. Kanały AMQP obsługują tylko domyślny system `SYSTEM.AMQP.SERVICE`.

▶ **Windows** ▶ **Linux** W przypadku uruchomienia skryptu przykładowego `SampleMQM.sh` w systemie Linux lub `SampleMQM.bat` w systemie Windows można uruchomić następującą procedurę w produkcie [“6” na stronie 32](#).

Można użyć domyślnego kanału `SYSTEM.DEF.AMQP`, aby przetestować połączenia produktu MQ Light z menedżerem kolejek lub można utworzyć nowy kanał.

W poniższej procedurze używany jest kanał domyślny.

Procedura

1. Uruchom **runmqsc** z katalogu `mqinstall/bin/` :

```
runmqsc QMNAME
```

2. **V 9.1.0**

(Konieczne jest tylko wtedy, gdy menedżer kolejek jest IBM MQ 9.0.4 lub wcześniejszy). Sprawdź, czy funkcja AMQP jest zainstalowana i czy działa poprawnie.

Użyj komendy **START SERVICE** , aby uruchomić usługę IBM MQ , która steruje maszyną JVM:

```
START SERVICE(SYSTEM.AMQP.SERVICE)
```

Uwaga: Z menu IBM MQ 9.1 SYSTEM.AMQP.SERVICE ma ustawiony atrybut **CONTROL** na wartość **QMGR**. Powoduje to automatyczne uruchomienie usługi po uruchomieniu menedżera kolejek. Ustawiając atrybut **CONTROL** na wartość **MANUAL**, można zapobiec uruchamianiu usługi po uruchomieniu menedżera kolejek.

Po uruchomieniu menedżera kolejek usługa AMQP i kanał AMQP, jeśli są zdefiniowane, są uruchamiane automatycznie.

3. Ustaw identyfikator użytkownika MCAUSER .

Gdy klient AMQP łączy się z kanałem, określa on identyfikator użytkownika MCAUSER , który jest używany w połączeniach z menedżerem kolejek. Domyślna wartość parametru MCAUSER jest pusta. Zanim dowolny klient AMQP będzie mógł nawiązać połączenie z menedżerem kolejek, należy podać wartość MCAUSER , która musi być poprawnym użytkownikiem produktu IBM MQ , który jest uprawniony do publikowania i subskrybowania tematów produktu IBM MQ .

Uwaga: **Windows** W systemie Windows, przed IBM MQ 9.1.1, ustawienie ID użytkownika MCAUSER jest obsługiwane tylko dla identyfikatorów użytkowników o długości do 12 znaków.

V 9.1.1 Od wersji IBM MQ 9.1.1 ten limit 12 znaków został usunięty.

- a) Aby ustawić identyfikator użytkownika MCAUSER , należy użyć komendy **ALTER CHANNEL** :

```
ALTER CHANNEL(SYSTEM.DEF.AMQP) CHLTYPE(AMQP) MCAUSER(Use r ID)
```

- b) Aby autoryzować użytkownika MCAUSER do publikowania i subskrybowania tematów, należy użyć następujących dwóch komend systemu **setmqaut** :

```
setmqaut -m QMNAME -t topic -n SYSTEM.BASE.TOPIC -p MCAUSER  
-all +pub +sub
```

i

```
setmqaut -m QMNAME -t qmgr -p MCAUSER -all +connect
```

Jeśli kanał jest uruchomiony podczas dodawania lub modyfikowania identyfikatora użytkownika MCAUSER , należy zatrzymać i zrestartować kanał.

Uwaga: Jeśli ID użytkownika MCAUSER nie jest ustawiony lub identyfikator użytkownika MCAUSER nie ma uprawnień do publikowania lub subskrybowania tematów produktu IBM MQ , w kliencie AMQP zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.

4. Użyj komendy **START CHANNEL** , aby uruchomić domyślny system SYSTEM.DEF.AMQP :

```
START CHANNEL(SYSTEM.DEF.AMQP)
```

5. Jeśli chcesz sprawdzić status kanału, użyj komendy **DISPLAY CHSTATUS** :

```
DISPLAY CHSTATUS(SYSTEM.DEF.AMQP) CHLTYPE(AMQP)
```

Gdy kanał działa poprawnie, program STATUS (RUNNING) jest wyświetlany w danych wyjściowych komendy.

6. Zmień port domyślny.

Domyślnym portem połączeń AMQP 1.0 jest 5672. Jeśli korzystasz już z portu 5672, który jest możliwy, jeśli wcześniej zainstalowano produkt MQ Light, należy zmienić port używany przez kanał AMQP. Użyj komendy **ALTER CHANNEL**, aby zmienić port:

```
ALTER CHANNEL(SYSTEM.DEF.AMQP) CHLTYPE(AMQP) PORT(NEW PORT NUMBER)
```

7. Jeśli nie chcesz blokować lub filtrować połączeń z kanałem AMQP za pomocą reguł uwierzytelniania kanału (CHLAUTH), wyłącz uwierzytelnianie kanału w menedżerze kolejek w następujący sposób:

```
alter qmgr chlauth(disabled)
```

Nie zaleca się wyłączenia uwierzytelniania połączenia w menedżerze kolejek produkcyjnych. Uwierzytelnianie połączenia należy wyłączyć tylko w środowisku programistycznym.

Alternatywnie można skonfigurować reguły uwierzytelniania kanału menedżera kolejek, aby umożliwić konkretne połączenia z kanałem AMQP.

8. Opcjonalne: Aby włączyć szyfrowanie SSL/TLS w kanale, przy użyciu skonfigurowanego repozytorium kluczy dla menedżera kolejek, należy ustawić atrybut SSLCIPH dla kanału na odpowiednią specyfikację szyfru. Domyślnie specyfikacja szyfru jest pusta, co oznacza, że szyfrowanie SSL/TLS nie jest używane w kanale. Aby ustawić specyfikację szyfru, należy użyć komendy **ALTER CHANNEL**. Na przykład:

```
ALTER CHANNEL(SYSTEM.DEF.AMQP) CHLTYPE(AMQP) SSLCIPH(CIPHER SPECIFICATION)
```

Ponadto istnieje wiele innych opcji konfiguracyjnych kanału powiązanych z szyfrowaniem SSL/TLS, które można ustawić w następujący sposób:

- Domyślnie certyfikat w repozytorium kluczy menedżera kolejek z etykietą odpowiadającą atrybutowi menedżera kolejek **CERTLABL** jest nazwą używaną przez szyfrowanie SSL/TLS dla kanału. Można wybrać inny certyfikat, ustawiając **CERTLABL**. Aby określić etykietę dla wymaganego certyfikatu, należy użyć komendy **ALTER CHANNEL** :

```
ALTER CHANNEL(SYSTEM.DEF.AMQP) CHLTYPE(AMQP) CERTLABL(CERTIFICATE LABEL)
```

- Można ustawić kanał, aby wymagany był certyfikat z połączeń klienta SSL/TLS. Za pomocą połączenia klienta SSL/TLS można wybrać, czy certyfikat jest wymagany przez ustawienie atrybutu **SSLCAUTH**. Użyj komendy **ALTER CHANNEL**, aby określić, czy certyfikat jest wymagany przez połączenie klienta SSL/TLS. Na przykład:

```
ALTER CHANNEL(SYSTEM.DEF.AMQP) CHLTYPE(AMQP) SSLCAUTH(REQUIRED or OPTIONAL)
```

- **V 9.1.5** **V 9.1.0.5** Jeśli atrybut **SSLCAUTH** zostanie ustawiony na wartość REQUIRED, to można sprawdzić nazwę wyróżniającą (DN) certyfikatu z klienta. Aby sprawdzić nazwę wyróżniającą certyfikatu od klienta, należy ustawić atrybut **SSLPEER**. Użyj komendy **ALTER CHANNEL**, aby sprawdzić nazwę wyróżniającą certyfikatu od klienta. Na przykład:

```
ALTER CHANNEL(SYSTEM.DEF.AMQP) CHLTYPE(AMQP) SSLPEER (DN SPECIFICATION)
```

Alternatywnie można również użyć rekordów uwierzytelniania kanału w celu umożliwienia lub zablokowania połączeń, ponieważ ta metoda oferuje większą granulację w porównaniu z użyciem

atributu **SSLPEER** . Więcej informacji na temat ustawiania opcji **SSLPEER** i używania rekordów uwierzytelniania kanału jako alternatywy zawiera sekcja [Węzeł sieci SSL](#).

9. Zainstaluj klienta MQ Light Node.js , uruchamiając następującą komendę:

```
npm install mqlight
```

10. Przejdź do katalogu `node_modules/mqlight/samples` i uruchom przykładową aplikację odbiornika:

- Jeśli używany jest domyślny numer portu, można uruchomić przykładową aplikację odbiornika:

```
node recv.js
```

- Jeśli kanał AMQP został skonfigurowany do używania innego numeru portu, można uruchomić przykładową aplikację odbiornika z parametrem, aby określić nowy numer portu:

```
node recv.js -s amqp://localhost:6789
```

Pomyślnie nawiązano połączenie z domyślnym kanałem, wyświetlając następujący komunikat:

```
Connected to amqp://localhost:5672 using client-id recv_e79c55d
Subscribed to pattern: public
```

Aplikacja jest teraz połączona z menedżerem kolejek i oczekuje na odbieranie komunikatów. Jest on subskrybowany w temacie `public`.

Uwaga: `client-id` jest generowany automatycznie, o ile nie zostanie określony za pomocą parametru `-i`.

11. W nowym oknie komend przejdź do katalogu `node_modules/mqlight/samples` , a następnie uruchom przykładową aplikację wysyłającego, uruchamiając następującą komendę:

```
node send.js
```

W oknie komend dla aplikacji odbiornika wyświetlany jest komunikat `Hello World` .

12. Użyj przykładowego programu **AMQSSUB** IBM MQ , aby otrzymać przykładowy komunikat MQ Light . W systemach Linux i Windows przykład można znaleźć w następujących położeniach:

- **Linux** `mqinstall/samp/bin` w systemie Linux.
- **Windows** `mqinstall/Tools\c\Samples\Bin` w systemie Windows.

a) Uruchom przykład, uruchamiając następującą komendę:

```
amqssub public QM-name.
```

b) Wyślij komunikat do aplikacji IBM MQ , uruchamiając ponownie następującą komendę:

```
node send.js
```

13. Użyj komendy **DEFINE CHANNEL** , aby utworzyć więcej kanałów AMQP:

```
DEFINE CHANNEL(MY.AMQP.CHANNEL) CHLTYPE(AMQP) PORT(2345)
```

Po zdefiniowaniu kanału należy go ręcznie uruchomić za pomocą komendy **START CHANNEL** :

```
START CHANNEL(MY.AMQP.CHANNEL)
```

Aby sprawdzić, czy kanał działa poprawnie, można uruchomić przykładową aplikację odbierającego, określając port nowego kanału:

```
node recv.js -s amqp://localhost:2345
```

Co dalej

Aby wyświetlić połączenia IBM MQ, zatrzymać kanał i usunąć kanał, można użyć następujących komend:

DISPLAY CONN(*) TYPE(CONN) WHERE (CHANNEL EQ SYSTEM.DEF.AMQP)

Wyświetla połączenie IBM MQ, które kanał AMQP został wykonany w menedżerze kolejek.

DISPLAY CHSTATUS(*) CHLTYPE(AMQP) CLIENTID(*) ALL

Wyświetla listę klientów AMQP połączonych z określonym kanałem.

STOP CHANNEL (MY.AMQP.CHANNEL)

Zatrzymuje kanał AMQP i zamyka port, na którym następuje.

DELETE CHANNEL (MY.AMQP.CHANNEL)

Usuwa wszystkie utworzone kanały.

Uwaga: Nie należy usuwać domyślnego kanału SYSTEM.DEF.AMQP.

Użytkownik może określić, czy możliwość AMQP jest zainstalowana w instalacji produktu IBM MQ oraz czy jest powiązany z nią menedżer kolejek, za pomocą produktu **runmqsc** lub PCF:

- Using **runmqsc**, display the attributes of the queue manager and check for AMQPCAP (YES).
- Za pomocą komendy PCF użyj komendy **MQCMD_INQUIRE_Q_MGR** i potwierdź wartość MQIA_AMQP_CAPABILITY.

Zadania pokrewne

[Tworzenie aplikacji klienckich AMQP](#)

[Zabezpieczanie klientów AMQP](#)

Odsyłacze pokrewne

[strmqm](#)

Usuwanie kanału AMQP z menedżerów kolejek


Kanał AMQP można usunąć z menedżerów kolejek, usuwając foldery z katalogu instalacyjnego.

Procedura


1. Zatrzymaj menedżer kolejek.
2. Usuń obsługę funkcji API produktu IBM MQ dla produktu MQ Light :

-  Na serwerze AIX należy uruchomić następującą komendę:

```
installp -u mqm.amqp.rte
```

-  W systemie Linuxusuń pakiet RPM AMQP. Jeśli pakiet RPM został przepakowany przed jego zainstalowaniem, należy podać nazwę przepakowanego programu RPM.

```
rpm -e MQSeriesAMQP
```

-  W systemie Windowsusuń folder amqp z instalacji produktu IBM MQ. Upewnij się, że żadne inne pliki lub foldery w ścieżce instalacji produktu IBM MQ nie zostały usunięte.

3. Zrestartuj menedżer kolejek.

Zadania pokrewne

[Tworzenie aplikacji klienckich AMQP](#)

[Zabezpieczanie klientów AMQP](#)

Pliki dziennika kanału AMQP

Pliki dziennika dla kanałów AMQP są przechowywane w tym samym katalogu danych produktu IBM MQ , co pliki dziennika produktu IBM MQ .

Domyślnym katalogiem danych w systemie Windows jest C : \ProgramData\IBM\MQ.

Domyślnym katalogiem danych w systemie Linux jest /var/mqm.

Kanał AMQP zapisuje informacje dziennika do następujących plików dziennika, które znajdują się w katalogu danych IBM MQ :

- `amqp.stdout`, który jest zapisywany w folderze `qmgrs/QM-name` .
- `amqp.stderr`, który jest zapisywany w folderze `qmgrs/QM-name` .
- `amqp_*.log` , który jest zapisywany w folderze `qmgrs/QM-name/errors` .

Jeśli klient MQ Light otrzyma błąd uwierzytelniania lub autoryzacji, administrator może znaleźć szczegółowe informacje na temat przyczyny niepowodzenia zabezpieczeń w pliku `amqp_0.log` i plikach `MQ AMQERR*.log` .

Wszystkie pliki FDC są tworzone jako pliki `AMQP*.FDC` , które są zapisywane w folderze `data-directory/errors` .

Niektóre pliki konfiguracyjne są zapisywane w katalogu `qmgrs/QM-name/amqp` . Nie ma potrzeby edytowania żadnego z plików znajdujących się w tym katalogu.

Pojęcia pokrewne

[Dzienniki błędów w systemie UNIX, Linux, and Windows](#)

Zadania pokrewne

[Tworzenie aplikacji klienckich AMQP](#)

[Zabezpieczanie klientów AMQP](#)


Tworzenie definicji połączeń z serwerem i klientem na różnych platformach

Każdą definicję kanału można utworzyć na komputerze, do którego ma zastosowanie. Istnieją jednak ograniczenia dotyczące sposobu tworzenia definicji kanałów na komputerze klienckim.

O tym zadaniu

Na wszystkich platformach można użyć komend IBM MQ Script (MQSC), programmable command format (PCF) lub IBM MQ Explorer , aby zdefiniować kanał połączenia z serwerem na komputerze serwera.

 W systemie z/OS można również korzystać z paneli operacji i sterowania.

 W systemie IBM i można również użyć interfejsu panelu.

Ze względu na to, że komendy MQSC nie są dostępne na komputerze, na którym produkt IBM MQ został zainstalowany tylko jako IBM MQ MQI client , należy użyć różnych sposobów definiowania kanału połączenia klienckiego na komputerze klienckim.

Poniższe uwagi mają zastosowanie w przypadku, gdy produkt **runmqsc**:

- Można określić parametr **-c** i opcjonalnie parametr **-u** , aby połączyć produkt **runmqsc** jako klient z menedżerem kolejek, który ma być administrować.
- Jeśli do podania identyfikatora użytkownika używany jest parametr **-u** , użytkownik zostanie poproszony o podanie zgodnego hasła.

- Jeśli rekord CONNAUTH AUTHINFO został skonfigurowany przy użyciu produktu CHCKLOCL (REQUIRED) lub CHCKLOCL (REQDADM), należy użyć parametru **-u** w przeciwnym razie nie będzie można administrować menedżerem kolejek za pomocą programu **runmqsc**.

Procedura

- Informacje na temat definiowania kanału połączenia z serwerem na serwerze zawiera sekcja [“Definiowanie kanału połączenia z serwerem na serwerze”](#) na stronie 36.
- Informacje na temat tworzenia kanału połączenia klienckiego na serwerze IBM MQ MQI client zawiera sekcja [“Tworzenie kanału połączenia klienckiego w systemie IBM MQ MQI client przy użyciu usługi MQSERVER”](#) na stronie 37.

Definiowanie kanału połączenia z serwerem na serwerze

Uruchom program MQSC, jeśli to konieczne, a następnie zdefiniuj kanał połączenia z serwerem.

Procedura

1. Opcjonalne: Jeśli platforma serwera nie jest platformą z/OS, należy najpierw utworzyć i uruchomić menedżer kolejek, a następnie uruchomić komendy MQSC.

- a) Utwórz menedżer kolejek o nazwie QM1 , na przykład:

```
crtmqm QM1
```

- b) Uruchom menedżer kolejek:

```
strmqm QM1
```

- c) Uruchom komendy MQSC:

```
runmqsc QM1
```

2. Zdefiniuj kanał o wybranej nazwie i typie kanału *server-connection*.

```
DEFINE CHANNEL(CHAN1) CHLTYPE(SVRCONN) TRPTYPE(TCP) +
DESCR('Server-connection to Client_1')
```

Ta definicja kanału jest powiązana z menedżerem kolejek uruchomionym na serwerze.

3. Aby zezwolić na dostęp połączenia przychodzącego do menedżera kolejek, należy użyć następującej komendy:

```
SET CHLAUTH(CHAN1) TYPE(ADDRESSMAP) ADDRESS('IP address') MCAUSER('userid')
```

- Gdzie SET CHLAUTH używa nazwy kanału zdefiniowanego w poprzednim kroku.
- Gdzie *'adres IP'* jest adresem IP klienta.
- Gdzie *'id_użytkownika'* to identyfikator, który ma być dostarczany do kanału w celu kontroli dostępu do kolejek docelowych. W tym polu jest rozróżniana wielkość liter.

Istnieje możliwość zidentyfikowania połączenia przychodzącego przy użyciu wielu różnych atrybutów. W tym przykładzie używany jest adres IP. Do atrybutów alternatywnych należą identyfikator użytkownika klienta i nazwa wyróżniająca podmiotu TLS. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [Rekordy uwierzytelniania kanału](#) .

Tworzenie kanału połączenia klienckiego w systemie IBM MQ MQI client przy użyciu usługi MQSERVER



Kanał połączenia klienckiego można zdefiniować na stacji roboczej klienta za pomocą zmiennej środowiskowej **MQSERVER**.

O tym zadaniu

Za pomocą zmiennej środowiskowej **MQSERVER** można określić prostą definicję kanału połączenia klienckiego. Jest to proste w tym sensie, że za pomocą tej metody można określić tylko kilka atrybutów kanału.

Jeśli do zdefiniowania kanału między komputerem z systemem IBM MQ MQI client a serwerem używana jest zmienna środowiskowa **MQSERVER**, jest to jedyny kanał dostępny dla aplikacji i nie jest tworzone odwołanie do tabeli definicji kanału klienta (CCDT).

Jeśli żądanie MQCONN lub MQCONNX określa menedżer kolejek inny niż ten, z którym jest połączony program nasłuchujący, lub jeśli parametr **MQSERVER** *TransportType* nie zostanie rozpoznany, żądanie MQCONN lub MQCONNX zakończy się niepowodzeniem z kodem powrotu MQRC_Q_MGR_NAME_ERROR.


  W systemie UNIX and Linux można zdefiniować **MQSERVER**, jak w jednym z następujących przykładów:

```
export MQSERVER=CHANNEL1/TCP/'9.20.4.56(2002)'  
export MQSERVER=CHANNEL1/LU62/BOX99
```

Wszystkie żądania MQCONN lub MQCONNX podejmą próbę użycia zdefiniowanego kanału, chyba że struktura MQCD została przywołana w strukturze MQCNO dostarczonej do usługi MQCONNX. W takim przypadku kanał określony przez strukturę MQCD ma pierwszeństwo przed dowolnym określonym przez zmienną środowiskową **MQSERVER**.

Zmienna środowiskowa **MQSERVER** ma priorytet w stosunku do dowolnej definicji kanału klienta wskazywanej przez zmienne środowiskowe **MQCHLLIB** i **MQCHLTAB**.



Procedura

- W zależności od platformy użyj jednej z następujących komend, aby określić definicję kanału w programie **MQSERVER**.
 -  W systemie Windows należy określić prostą definicję kanału w następujący sposób:

```
SET MQSERVER=ChannelName/TransportType/ConnectionName
```

Na przykład:

```
export MQSERVER='SYSTEM.DEF.SVRCONN/TCP/AMACHINE.ACOMPANY.COM(1414)'
```

-   W systemie UNIX and Linux należy określić prostą definicję kanału w następujący sposób:

```
export MQSERVER=ChannelName/TransportType/ConnectionName
```

Na przykład:

```
SET MQSERVER=SYSTEM.DEF.SVRCONN/TCP/AMACHINE.ACOMPANY.COM(1414)
```

- **IBM i** W systemie IBM należy określić prostą definicję kanału w następujący sposób:

```
ADDENVVAR ENVVAR(MQSERVER) VALUE('ChannelName/TransportType/ConnectionName')
```

Na przykład:

```
ADDENVVAR ENVVAR(MQSERVER) VALUE('SYSTEM.DEF.SVRCONN/TCP/AMACHINE.ACOMPANY.COM(1414)')
```

Uwagi:

- Nazwa *ChannelName* musi być taka sama, jak nazwa zdefiniowana na serwerze. Nie może zawierać znaku ukośnika (/), ponieważ ten znak jest używany do oddzielania nazwy kanału, typu transportu i nazwy połączenia. Gdy do zdefiniowania kanału klienta używana jest zmienna środowiskowa **MQSERVER**, używana jest maksymalna długość komunikatu (**MAXMSGL**) wynosząca 100 MB. Dlatego maksymalna wielkość komunikatu obowiązująca dla kanału jest wartością określoną w kanale SVRCONN na serwerze.
- *TransportType* może być jednym z następujących typów: LU62, TCP, NETBIOS, SPX, w zależności od platformy klienta IBM MQ.
- **Linux** **UNIX** W systemie UNIX and Linux w typie *TransportType* jest rozróżniana wielkość liter i musi być ona zapisana wielkimi literami. Wywołanie MQCONN lub MQCONNX zwraca wartość 2058, jeśli typ transportu nie został rozpoznany.
- Nazwa *ConnectionName* jest nazwą serwera zdefiniowaną dla protokołu komunikacyjnego (*TransportType*). Musi to być pełna nazwa sieciowa, na przykład AMACHINE.ACOMPANY.COM(1414).
- Parametr *ConnectionName* może być rozdzielaną przecinkami listą nazw połączeń. Nazwy połączeń na liście są używane w podobny sposób, jak wiele połączeń w tabeli połączeń klienta. Lista nazw połączeń może być używana jako alternatywa dla grup menedżerów kolejek w celu określenia wielu połączeń, które mają być próbowane przez klienta. W przypadku konfigurowania menedżera kolejek z wieloma instancjami można użyć listy nazw połączeń, aby określić inne instancje menedżera kolejek.
- Aby anulować **MQSERVER** i powrócić do tabeli definicji kanału klienta wskazywanej przez **MQCHLLIB** i **MQCHLTAB**, wprowadź następującą komendę:


- **Linux** **UNIX** W systemie UNIX and Linux:

```
unset MQSERVER
```

- **Windows** W systemie Windows:

```
SET MQSERVER=
```

Przykład



Rysunek 1. Przykład prostej definicji kanału

Aby utworzyć prostą definicję kanału przedstawioną w sekcji [Rysunek 1 na stronie 39](#), należy użyć następujących komend:

- **Linux** **UNIX** W systemie UNIX and Linux:

```
export MQSERVER=CHANNEL1/TCP/'MCID66499'
```

- **Windows** W systemie Windows:

```
SET MQSERVER=CHANNEL1/TCP/MCID66499
```

Uwaga: Informacje na temat zmiany numeru portu TCP/IP zawiera sekcja [“Domyślny port TCP/IP”](#) na stronie 40.

Poniżej przedstawiono kilka przykładów prostych definicji kanałów:

- **Windows** W systemie Windows:

```
SET MQSERVER=CHANNEL1/TCP/9.20.4.56  
SET MQSERVER=CHANNEL1/NETBIOS/BOX643
```

- **Linux** **UNIX** W systemie UNIX and Linux:

```
export MQSERVER=CHANNEL1/TCP/'9.20.4.56'  
export MQSERVER=CHANNEL1/LU62/BOX99
```

gdzie BOX99 jest jednostką logiczną 6.2 ConnectionName.

- **IBM i** W systemie IBM i:

```
ADDENVVAR ENVVAR(MQSERVER) VALUE('CHANNEL1/TCP/9.20.4.56(1416)')
```

W przypadku żądania IBM MQ MQI clientwszystkie żądania **MQCONN** lub **MQCONNX** podejmą próbę użycia zdefiniowanego kanału, chyba że kanał zostanie przestonyty w strukturze MQCD przywoływanej ze struktury MQCNO dostarczonej do produktu **MQCONNX**.

Zadania pokrewne

[“Korzystanie ze zmiennych środowiskowych IBM MQ” na stronie 64](#)

Za pomocą komend można wyświetlać bieżące ustawienia lub resetować wartości zmiennych środowiskowych IBM MQ .

[“Tworzenie kanału połączenia klienckiego w systemie IBM MQ MQI client przy użyciu usługi MQCNO” na stronie 40](#)

Kanał połączenia klienckiego można zdefiniować na stacji roboczej klienta przy użyciu struktury MQCNO w wywołaniu MQCONN.

Domyślny port TCP/IP

Domyślnie w przypadku protokołu TCP/IP program IBM MQ zakłada, że kanał zostanie podłączony do portu 1414.

Można to zmienić, wykonując następujące czynności:

- Dodawanie numeru portu w nawiasie kwadratowym jako ostatnia część parametru ConnectionName:

–  W systemie Windows:

```
SET MQSERVER=ChannelName/TransportType/ConnectionName(PortNumber)
```

–   W systemie UNIX and Linux:

```
export MQSERVER='ChannelName/TransportType/ConnectionName(PortNumber)'
```

- Zmiana pliku mqclient.ini poprzez dodanie numeru portu do nazwy protokołu, na przykład:

```
TCP:  
port=2001
```

- Dodawanie IBM MQ do pliku services zgodnie z opisem w sekcji [“Korzystanie z programu nastuchującego TCP/IP w systemie UNIX and Linux” na stronie 254.](#)

Domyślne gniazdo SPX

Domyślnie dla SPX, IBM MQ zakłada, że kanał będzie podłączony do gniazda 5E86.

Można to zmienić, wykonując następujące czynności:

- Dodawanie numeru gniazda w nawiasie kwadratowym jako ostatnia część parametru ConnectionName:

```
SET MQSERVER=ChannelName/TransportType/ConnectionName(SocketNumber)
```

W przypadku połączeń SPX podaj wartość ConnectionName i gniazdo w formularzu network.node(socket). Jeśli klient i serwer IBM MQ znajdują się w tej samej sieci, sieć nie musi być określona. Jeśli używane jest gniazdo domyślne, gniazdo nie musi być określone.

- Zmiana pliku qm.ini poprzez dodanie numeru portu do nazwy protokołu, na przykład:

```
SPX:  
socket=5E87
```

Tworzenie kanału połączenia klienckiego w systemie IBM MQ MQI client przy użyciu usługi MQCNO

Kanał połączenia klienckiego można zdefiniować na stacji roboczej klienta przy użyciu struktury MQCNO w wywołaniu MQCONN.

O tym zadaniu

Aplikacja IBM MQ MQI client może użyć struktury opcji połączenia MQCNO w wywołaniu komendy **MQCONN** w celu odwołania się do struktury definicji kanału MQCD, która zawiera definicję kanału połączenia klienckiego.

W ten sposób aplikacja kliencka może określić atrybuty **ChannelName**, **TransportType** i **ConnectionName** kanału w czasie wykonywania, umożliwiając aplikacji klienckiej jednocześnie nawiązanie połączenia z wieloma menedżerami kolejek serwera.

Należy zauważyć, że jeśli kanał jest definiowany przy użyciu zmiennej środowiskowej **MQSERVER**, nie jest możliwe określenie atrybutów **ChannelName**, **TransportType** i **ConnectionName** w czasie wykonywania.

Aplikacja kliencka może również określać atrybuty kanału, takie jak **MaxMsgLength** i **SecurityExit**. Określenie takich atrybutów umożliwia aplikacji klienckiej określenie wartości atrybutów, które nie są wartościami domyślnymi, oraz umożliwia wywołanie programów obsługi wyjścia kanału po stronie klienta kanału MQI.

Jeśli kanał używa protokołu TLS (Transport Layer Security), aplikacja kliencka może również udostępnić informacje dotyczące protokołu TLS w strukturze MQCD. Dodatkowe informacje dotyczące protokołu TLS można podać w strukturze opcji konfiguracyjnych protokołu TLS (MQSCO), która jest również przywoływana przez strukturę MQCNO w wywołaniu **MQCONN**.

Więcej informacji na temat struktur MQCNO, MQCD i MQSCO zawiera sekcja [MQCNO](#), [MQCD](#) i [MQSCO](#).

Uwaga: Przykładowy program MQCONNX nosi nazwę **amqscnxc**. Inny przykładowy program o nazwie **amqssslc** demonstruje użycie struktury MQSCO.

Zadania pokrewne

[“Tworzenie kanału połączenia klienckiego w systemie IBM MQ MQI client przy użyciu usługi MQSERVER” na stronie 37](#)





Kanał połączenia klienckiego można zdefiniować na stacji roboczej klienta za pomocą zmiennej środowiskowej **MQSERVER**.

Tworzenie na serwerze definicji połączenia z serwerem i połączenia klienckiego

Można utworzyć obie definicje na serwerze, a następnie udostępnić klientowi definicję połączenia klienckiego.

O tym zadaniu

Najpierw należy zdefiniować kanał połączenia z serwerem, a następnie zdefiniować kanał połączenia klienckiego:

- Na wszystkich platformach można użyć komend IBM MQ Script (MQSC), programmable command format (PCF), aby zdefiniować kanał połączenia z serwerem na komputerze serwera.
-   W systemach Linux i Windows można również używać produktu IBM MQ Explorer.
-  W systemie z/OS można również korzystać z paneli operacji i sterowania.
-  W systemie IBM i można również użyć interfejsu panelu.

Definicje kanału połączenia klienckiego utworzone na serwerze są udostępniane klientom przy użyciu tabeli definicji kanału klienta (CCDT).

Procedura

1. Aby zdefiniować kanał połączenia z serwerem, należy zapoznać się z [“Definiowanie kanału połączenia z serwerem na serwerze”](#) na stronie 55.

2. Aby zdefiniować kanał połączenia z klientem, należy zapoznać się z [“Definiowanie kanału połączenia klienckiego na serwerze”](#) na stronie 56.

Zadania pokrewne

[“Konfigurowanie tabeli definicji kanału klienta w formacie binarnym”](#) na stronie 43

Tabela definicji kanału klienta (CCDT) określa definicje kanału i informacje o uwierzytelnianiu używane przez aplikacje klienckie do nawiązywania połączenia z menedżerem kolejek. W przypadku wersji wieloplatformowych binarna tabela definicji kanału klienta (CCDT) zawierająca ustawienia domyślne jest tworzona automatycznie podczas tworzenia menedżera kolejek. Komenda **runmqsc** służy do aktualizowania binarnej tabeli definicji kanału klienta.

[“Definiowanie kanału połączenia z serwerem na serwerze”](#) na stronie 55

Utwórz definicję kanału połączenia z serwerem dla menedżera kolejek.

[“Definiowanie kanału połączenia klienckiego na serwerze”](#) na stronie 56

Po zdefiniowaniu kanału połączenia z serwerem należy zdefiniować odpowiedni kanał połączenia z klientem.

[“Uzyskiwanie dostępu do definicji kanału połączenia klienckiego”](#) na stronie 57

Tabelę definicji kanału klienta (CCDT) można udostępnić aplikacjom klienckim, kopiując lub udostępniając je do współużytkowania, a następnie określić jego położenie i nazwę na komputerze klienckim. W produkcie IBM MQ 9.0 produkt IBM MQ umożliwia także lokalizowanie tabeli definicji kanału klienta (CCDT) za pomocą adresu URL.

Konfigurowanie tabel definicji kanału klienta

Tabela definicji kanału klienta (CCDT) definiuje kanały połączenia klienta i ich atrybuty. Klienci odczytują ten plik, aby określić, z którym menedżerami kolejek mają zostać nawiązane połączenie. Plik CCDT może mieć format JSON lub binarny.

O tym zadaniu

Menedżer kolejek nie odczytuje pliku CCDT. Jest on używany tylko do udostępniania klientom definicji kanałów i informacji uwierzytelniających.

V 9.1.2 Przed produktem IBM MQ 9.1.2 pakiet CCDT jest dostępny tylko w formacie binarnym. W produkcie IBM MQ 9.1.2 można również utworzyć tabelę definicji kanału klienta w formacie JavaScript Object Notation (JSON).

Format binarny tabeli definicji kanału klienta jest tworzony automatycznie podczas tworzenia menedżera kolejek. Definicje kanałów klienta zapisane w tej tabeli są aktualizowane przy użyciu tylko komendy **runmqsc**.

V 9.1.2 Plik CCDT w formacie JSON to zwykły plik tekstowy z rozszerzeniem .json. Ta tabela jest tworzona i aktualizowana ręcznie, co jest mniej restrykcyjne niż użycie komendy **runmqsc**.

z/OS Klienci z/OS JMS działające w obrębie serwera aplikacji używają tabeli definicji kanału klienta do odwołania się do szczegółów połączenia zdalnego menedżera kolejek. From IBM MQ 9.1, IBM MQ Advanced for z/OS Value Unit Edition allows JMS clients to remotely connect to queue managers on other z/OS LPARs. Dlatego też klienci te mogą również używać CCDTs.

Aby skonfigurować CCDTs do pracy z klientami, należy wykonać następujące czynności:

Procedura

- [“Konfigurowanie tabeli definicji kanału klienta w formacie binarnym”](#) na stronie 43
- **V 9.1.2**
[“Konfigurowanie tabeli CCDT w formacie JSON”](#) na stronie 45
- [“Położenia tabeli definicji kanału klienta”](#) na stronie 52
- [“Dostęp URL do tabeli definicji kanału klienta”](#) na stronie 53

Pojęcia pokrewne

Jednolite klastry

Klient MQI: Tabela definicji kanału klienta (CCDT)

Konfigurowanie tabeli definicji kanału klienta w formacie binarnym

Tabela definicji kanału klienta (CCDT) określa definicje kanału i informacje o uwierzytelnianiu używane przez aplikacje klienckie do nawiązywania połączenia z menedżerem kolejek. W przypadku wersji wieloplatformowych binarna tabela definicji kanału klienta (CCDT) zawierająca ustawienia domyślne jest tworzona automatycznie podczas tworzenia menedżera kolejek. Komenda **runmqsc** służy do aktualizowania binarnej tabeli definicji kanału klienta.

Zanim rozpoczniesz

V 9.1.2 W produkcie IBM MQ 9.1.2 można również utworzyć tabelę CCDT w formacie JSON (JavaScript Object Notation), a użycie tego alternatywnego formatu ma pewne zalety w porównaniu z użyciem binarnej tabeli CCDT. Patrz [“Konfigurowanie tabeli CCDT w formacie JSON” na stronie 45](#).

Klienci na wszystkich platformach mogą wyświetlać i używać CDT. Jednak binarną tabelę CCDT można tworzyć i modyfikować tylko w katalogu IBM MQ for Multiplatforms.

O tym zadaniu

Multi W systemie [Wiele platform](#):

- Binarna tabela CCDT jest tworzona automatycznie w katalogu @ipcc w katalogu danych menedżera kolejek.
- Oprócz automatycznego tworzenia binarna tabela definicji kanału klienta powiązana z menedżerem kolejek jest synchronizowana z definicjami obiektów. Podczas definiowania, modyfikowania lub usuwania obiektu kanału klienta zarówno definicja obiektu menedżera kolejek, jak i pozycja w tabeli definicji kanału klienta są aktualizowane w ramach tej samej operacji.

Uwagi:

- Projekt pliku CCDT IBM MQ polega na tym, że plik CCDT jest zmniejszany dopiero po zdefiniowaniu wszystkich kanałów połączenia klienckiego zdefiniowanych przez użytkownika. Po usunięciu kanału połączenia klienckiego jest on oznaczany jako usunięty w pliku CCDT, ale nie jest fizycznie usuwany.
- Aby wymusić zmniejszenie pliku CCDT, po usunięciu jednego lub większej liczby kanałów połączenia klienckiego należy wydać następującą komendę:

```
rcrmqobj -m QM80 -t clchltab
```

- Do zmiany położenia i zawartości binarnej tabeli definicji kanału klienta służy komenda **runmqsc**.

Klienci na wszystkich platformach mogą wyświetlać i używać binarnej tabeli definicji kanału klienta (CCDT).

Procedura

- **Multi**
Utwórz domyślną binarną tabelę CCDT.

W systemie [Wiele platform](#) podczas tworzenia menedżera kolejek tworzona jest domyślna binarna tabela CCDT o nazwie AMQCLCHL.TAB.

Domyślnie jest to komenda AMQCLCHL.TAB znajduje się w następującym katalogu na serwerze:

- **IBM i** W systemie IBM i, w zintegrowanym systemie plików:

```
/QIBM/UserData/mqm/qmgrs/QUEUEMANAGERNAME/&ipcc
```

- **Linux** **UNIX** W systemach UNIX and Linux:

`/prefix/qmgrs/QUEUMANAGERNAME/@ipcc`

W systemach UNIX and Linux w nazwie katalogu wskazywanego przez parametr `QUEUMANAGERNAME` jest rozróżniana wielkość liter. Nazwa katalogu może nie być taka sama jak nazwa menedżera kolejek, jeśli nazwa menedżera kolejek zawiera znaki specjalne.

- **Windows** W systemie Windows:

`MQ_INSTALLATION_PATH\data\qmgrs\QUEUMANAGERNAME\@ipcc`

gdzie `MQ_INSTALLATION_PATH` reprezentuje katalog wysokiego poziomu, w którym zainstalowano produkt IBM MQ .

Można jednak wybrać inny katalog dla danych menedżera kolejek. Podczas używania komendy `crtmqm` można podać parametr `-md DataPath` . Jeśli tak, plik `AMQCLCHL.TAB` znajduje się w katalogu `@ipcc` podanej ścieżki `DataPath` .

- Znajdź tabelę CCDT:

- Na komputerze klienckim
- W położeniu współużytkowanym przez więcej niż jednego klienta
- Na serwerze jako plik współużytkowany

Patrz sekcja “[Położenia tabeli definicji kanału klienta](#)” na stronie 52.

- a) Utwórz binarną tabelę CCDT bezpośrednio na komputerze klienta.

- Użyj komendy `runmqsc` z parametrem `-n` .
- Tabela definicji kanału klienta jest tworzona w położeniu wskazanym przez `MQCHLLIB` i nazwą pliku wskazaną przez `MQCHLTAB`, która domyślnie ma wartość `AMQCLCHL.TAB` .
- **Ważne:** Jeśli zostanie podany parametr `-n` , nie wolno podawać żadnych innych parametrów.

- b) Zmień położenie.

Ścieżkę do tabeli definicji kanału klienta można zmienić, ustawiając opcję `MQCHLLIB`. Należy pamiętać, że jeśli na tym samym serwerze istnieje wiele menedżerów kolejek, współużytkują one to samo położenie tabeli definicji kanału klienta.

- Dostęp do CCDT

Dostęp do tabeli definicji kanału klienta (CCDT) można uzyskać:

- Zdalnie z pliku, ftp lub http URL, definiując zmienną środowiskową `MQCCDTURL` .
- Lokalnie, ustawiając zmienne środowiskowe `MQCHLLIB` i `MQCHLTAB` .
- Lokalnie, definiując atrybuty `ChannelDefinitionDirectory` i `ChannelDefinitionFile` w sekcji CHANNELS w pliku konfiguracyjnym klienta.

Różne przykłady można znaleźć w sekcji “[Położenia tabeli definicji kanału klienta](#)” na stronie 52 .

- Wyświetl lub edytuj zawartość tabeli CCDT.

Zawartość tabeli CCDT można wyświetlić za pomocą komendy `runmqsc` :

1. Ustaw zmienne środowiskowe na wartość [Access the CCDT](#) (Dostęp do tabeli CCDT).
2. Uruchom komendę `runmqsc -n`
3. Uruchom komendę `DISPLAY CHANNEL (*)`, na przykład

Multi W systemie Wiele platformzawartość binarnej tabeli CCDT można również edytować za pomocą komendy `runmqsc` . Każda pozycja tabeli definicji kanału klienta reprezentuje połączenie klienta z konkretnym menedżerem kolejek. Nowa pozycja jest dodawana po zdefiniowaniu kanału połączenia klienckiego za pomocą komendy `DEFINE CHANNEL` , a pozycja jest aktualizowana po zmianie kanałów połączenia klienckiego za pomocą komendy `ALTER CHANNEL` . Więcej przykładów użycia tej komendy zawiera sekcja [runmqsc](#) .

- Podaj klientom informacje uwierzytelniające, aby sprawdzić odwołanie certyfikatu TLS.
 - a) Zdefiniuj listę nazw zawierającą obiekty informacji uwierzytelniającej.
 - b) W tabeli definicji kanału klienta ustaw atrybut menedżera kolejek **SSLCRLNL** na nazwę listy nazw.

Pojęcia pokrewne

[Praca z odwołanymi certyfikatami](#)

Zadania pokrewne

[“Konfigurowanie tabeli CCDT w formacie JSON” na stronie 45](#)

Tabela definicji kanału klienta (CCDT) określa definicje kanału i informacje o uwierzytelnianiu używane przez aplikacje klienckie do nawiązywania połączenia z menedżerem kolejek. Do tworzenia i aktualizowania notacji JSON (JavaScript Object Notation) służy edytor tekstu. CCDT.

V 9.1.2 Konfigurowanie tabeli CCDT w formacie JSON

Tabela definicji kanału klienta (CCDT) określa definicje kanału i informacje o uwierzytelnianiu używane przez aplikacje klienckie do nawiązywania połączenia z menedżerem kolejek. Do tworzenia i aktualizowania notacji JSON (JavaScript Object Notation) służy edytor tekstu. CCDT.

Zanim rozpoczniesz

Multi Jeśli używany jest produkt IBM MQ for Multiplatforms, zamiast niego można użyć binarnej tabeli definicji kanału klienta, która jest tworzona automatycznie podczas tworzenia menedżera kolejek. Patrz [“Konfigurowanie tabeli definicji kanału klienta w formacie binarnym” na stronie 43](#).

O tym zadaniu

Nazwa pliku schematu CCDT dla formatu JSON to:

Linux

```
/opt/mqm/lib/ccdt_schema.json
```

Windows

```
C:\Program Files\IBM\MQ\bin\ccdt_schema.json
```



Nie istnieje domyślna tabela CCDT JSON, a produkt IBM MQ nie dostarcza żadnych narzędzi do tworzenia lub edytowania tabeli CCDT w formacie JSON. Jednak podczas ręcznego tworzenia tabeli definicji kanału klienta JSON dostępnych jest więcej opcji konfiguracyjnych niż w przypadku używania komendy **runmqsc** do pracy z binarną tabelą definicji kanału klienta:

- Do tworzenia i edytowania pliku JSON CCDT nie jest wymagane używanie pliku IBM MQ for Multiplatforms .
- Używając formatu JSON, można zdefiniować zduplikowane definicje kanału o tej samej nazwie. Jeśli produkt IBM MQ jest wdrażany w chmurze, można go użyć do zapewnienia skalowalności i wysokiej dostępności wdrożenia.
- Plik JSON jest czytelny dla człowieka, co może uprościć konfigurację menedżera kolejek.
- Format pliku tekstowego można zintegrować z:
 - Narzędzia kontroli wersji do śledzenia historii tabeli CCDT
 - Narzędzia automatyzacji w trybie ciągłego dostarczania
- Do obsługi pliku CCDT nie są potrzebne żadne specjalistyczne narzędzia.
- Plik jest mniejszy.
- Ten format zapewnia kompatybilność wsteczną i wsteczną.

Uwagi:

1. W przypadku standardu JSON zduplikowane klucze są traktowane jako poprawne, ale podczas przypisywania atrybutów analizator składni JSON przyjmuje tylko ostatnią odczytaną wartość zduplikowanych kluczy. Dlatego podczas definiowania zduplikowanych kanałów każdy kanał musi być elementem wartości tablicy przypisanej do klucza 'channel'.

2. Pliki CDT JSON nie obsługują zapisywania informacji o położeniu serwera LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) dla list CRL (Certificate Revocation List) i protokołu OCSP (Online Certificate Status Protocol).

Tabela 7. Wymagania dotyczące kodowania według platformy		
Platforma	Kodowanie klienta JMS	Kodowanie klienta C
 Platformy UNIX , Linux i Windows	ASCII	ASCII
 z/OS	ASCII lub EBCDIC	Nie dotyczy



Ostrzeżenie: Po podaniu dowolnej definicji kanału za pośrednictwem tabeli definicji kanału JSON (w tym definicji *sparse* , która nie zawiera wszystkich atrybutów) tworzona jest pełna definicja kanału ze wszystkimi zdefiniowanymi atrybutami, przy użyciu wartości domyślnych dla wszystkich elementów, które nie zostały określone w pliku JSON.

Dlatego należy podać konkretne wartości dla każdego atrybutu, dla którego nie ma być używana wartość domyślna.

Procedura

- Utwórz tabelę CCDT JSON
 - a) Utwórz plik tekstowy z rozszerzeniem .json , używając ogólnego edytora tekstu.
 - b) Zdefiniuj tabelę CCDT.



Patrz [“Przykłady w formacie JSON CCDT”](#) na stronie 49 oraz [“Atrybuty kanału obsługiwane przez tabelę CCDT JSON”](#) na stronie 47.
 - Znajdź tabelę CCDT:
 - Na komputerze klienckim
 - W położeniu współużytkowanym przez więcej niż jednego klienta
 - Na serwerze jako plik współużytkowany

Patrz sekcja [“Położenia tabeli definicji kanału klienta”](#) na stronie 52.
 - Sprawdź poprawność tabeli definicji kanału klienta JSON

Sprawdź poprawność tabeli CCDT względem schematu za pomocą programu łączącego JSON.

Informacje na temat tworzenia pliku CCDT z dwoma kanałami i sprawdzania jego działania zawiera sekcja [Sprawdzanie poprawności pliku JSON tabeli CCDT produktu IBM MQ względem schematu](#) .

Schemat CCDT jest dołączany do pakietów produktu i klienta:

 -  W systemach UNIX :
\$MQ_INSTALLATION_PATH/lib i /lib odpowiednio w pakietach produktu i klienta.
 -  W systemie Windows:
%MQ_INSTALLATION_PATH%\bin i \bin odpowiednio w pakietach produktu i klienta.
- Uwagi:**
- Lintery JSON są dostępne online.
 - Schemat definiuje obowiązkowe atrybuty z kluczem 'required'.
 - Schemat definiuje typy danych atrybutów za pomocą klucza 'type'.
- Dostęp do CCDT

Dostęp do tabeli definicji kanału klienta (CCDT) można uzyskać:

 - Zdalnie z pliku, ftp lub http URL, definiując zmienną środowiskową [MQCCDTURL](#) .

- Lokalnie, ustawiając zmienne środowiskowe **MQCHLLIB** i **MQCHLTAB**.
- Lokalnie, definiując atrybuty **ChannelDefinitionDirectory** i **ChannelDefinitionFile** w sekcji CHANNELS w pliku konfiguracyjnym klienta.

Różne przykłady można znaleźć w sekcji [“Położenia tabeli definicji kanału klienta”](#) na stronie 52.

- Wyświetlanie lub edytowanie treści tabeli definicji kanału klienta

Każda pozycja tabeli definicji kanału klienta reprezentuje połączenie klienta z konkretnym menedżerem kolejek. Zawartość tabeli CCDT można wyświetlać lub edytować w edytorze tekstu.

Aby wyświetlić tylko tabelę definicji kanału klienta, można również użyć komendy **runmqsc** w następujący sposób:

1. Ustaw zmienne środowiskowe, aby umożliwić dostęp do tabeli definicji kanału klienta (CCDT) zgodnie z opisem w poprzednim kroku.
2. Uruchom komendę `runmqsc -n`. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja `runmqsc`.
3. Uruchom komendę **DISPLAY CHANNEL**. Na przykład uruchom komendę `DISPLAY CHANNEL(*)`.

Pojęcia pokrewne

Jednorodne skupienia

[Praca z odwołanymi certyfikatami](#)

Zadania pokrewne

[“Konfigurowanie tabeli definicji kanału klienta w formacie binarnym”](#) na stronie 43

Tabela definicji kanału klienta (CCDT) określa definicje kanału i informacje o uwierzytelnianiu używane przez aplikacje klienckie do nawiązywania połączenia z menedżerem kolejek. W przypadku wersji wieloplatformowych binarna tabela definicji kanału klienta (CCDT) zawierająca ustawienia domyślne jest tworzona automatycznie podczas tworzenia menedżera kolejek. Komenda **runmqsc** służy do aktualizowania binarnej tabeli definicji kanału klienta.

V 9.1.2 Atrybuty kanału obsługiwane przez tabelę CCDT JSON

Lista atrybutów kanału połączenia klienta obsługiwanych przez tabelę CCDT JSON. Ta lista jest podzbiorem atrybutów obsługiwanych przez binarną tabelę CCDT.

Odwzorowanie atrybutu

Te atrybuty są wstawiane do następującego obiektu kanału:

```
{ "channel": [ { $CHANNEL_1_KEY_VALUE_LIST }, ..., { $CHANNEL_N_KEY_VALUE_LIST } ] }
```

gdzie `$CHANNEL_X_KEY_VALUE_LIST` to rozdzielona przecinkami lista atrybutów wymienionych w poniższej tabeli.

Podstawowe przypadki użycia można znaleźć w sekcji [“Przykłady w formacie JSON CCDT”](#) na stronie 49.

Pełną listę dostępnych atrybutów i ich możliwych wartości zawiera sekcja [Atrybuty kanału w porządku alfabetycznym](#).

Poniższa tabela zawiera listę obiektów JSON, klucza i typu danych wraz z odpowiednią definicją atrybutu kanału binarnego.



Ostrzeżenie: Wymagane atrybuty to kanał **name** i kanał **type**. W przypadku zdefiniowania **portRange** wymagane są również atrybuty *low* (niski) i *high* (wysoki).

Obiekt JSON	Klucz JSON	Typ danych JSON	Definicja atrybutu binarnego
kanał (array)	nazwa	STRING	CHANNEL
kanał (array)	typ	STRING	CHLTYPE

Obiekt JSON	Klucz JSON	Typ danych JSON	Definicja atrybutu binarnego
channel.clientConnection	queueManager	STRING	QMNAME
channel.clientConnection.connection (tablica)	host	STRING	CONNNAME
channel.clientConnection.connection	port	INT	CONNNAME
channel.compression.header (tablica)	header (nagłówek)	STRING	COMPHDR
channel.compression.message (tablica)	message (komunikat)	STRING	COMPMSG
channel.connectionManagement	powinowactwo	STRING	AFFINITY
channel.connectionManagement	clientWeight	INT	CLNTWGHT
channel.connectionManagement	defaultReconnect	STRING	DEFRECON
channel.connectionManagement	disconnectInterval	INT	DISCINT
channel.connectionManagement	heartInterval	INT	HBINT
channel.connectionManagement	Przedział czasu keepAlive	INT	KAINT
channel.connectionManagement	sharingConversations	INT	SHARECNV
channel.connectionManagement.localAddress (tablica)	host	STRING	LOCLADDR
channel.connectionManagement.localAddress (tablica)	port	INT	LOCLADDR
channel.connectionManagement.localAddress.portRange	wysoki	INT	LOCLADDR
channel.connectionManagement.localAddress.portRange	niski	INT	LOCLADDR
channel.exits.receive (tablica)	nazwa	STRING	RCVEXIT
channel.exits.receive (tablica)	userData	STRING	RCVDATA
channel.exits.security	nazwa	STRING	SCYEXIT
channel.exits.security	userData	STRING	SCYDATA
channel.exits.send (tablica)	nazwa	STRING	SENDEXIT
channel.exits.send (tablica)	userData	STRING	SENDDATA
channel.general	opis	STRING	DESCR
channel.general	Długość maximumMessage	INT	MAXMSGSL
channel.timestamps	zmienione	STRING	ALTDATE i ALTTIME
channel.transmissionSecurity	certificateLabel	STRING	CERTLABL
channel.transmissionSecurity	Nazwa certificatePeer	STRING	SSLPEER
channel.transmissionSecurity	cipherSpecification	STRING	SSLCIPH

Uwagi:

- `channel.connectionManagement.localAddress` można zdefiniować jako jedną z następujących kombinacji klawiszy:
 - Host i port
 - host i portRange
 - port
 - portRange
- Klucz JSON produktu `channel.timestamps.altered` jest opcjonalny i, jeśli nie jest zdefiniowany, wartością domyślną jest czas ostatniej modyfikacji pliku CCDT JSON. Jeśli jednak środowisko jest skonfigurowane do pobierania tabeli definicji kanału klienta z adresu URL, wartością domyślną jest czas ostatniego pobrania pliku.
- `channel.clientConnection.connection` musi zawierać zarówno klucze hosta, jak i port.
- Zmieniony klucz to pojedynczy łańcuch, który hermetyzuje atrybuty ALTDATE i ALTTIME.
- Typem transportu może być tylko protokół TCP, dlatego następujące atrybuty nie są zdefiniowane w schemacie:
 - **TRPTYPE**
 - **USERID**
 - **PASSWORD**
 - **MODENAME**
 - **TPNAME**

Odsyłacze pokrewne

[Atrybuty kanału dla typów kanałów](#)

V9.1.2 Przykłady w formacie JSON CCDT

Należy użyć przykładów wymienionych w tym temacie jako podstawy dla wymagań użytkownika.

Otwórz ogólny edytor tekstu i skopiuj jeden z następujących przykładów:

- [“Definiowanie prostego połączenia klienckiego” na stronie 49](#)
- [“Zdefiniuj jeden kanał i jeden menedżer kolejek przy użyciu protokołu TLS” na stronie 50](#)
- [“Zdefiniuj jeden kanał i jeden menedżer kolejek, który nie używa protokołu TLS” na stronie 50](#)
- [“Zdefiniuj dwa kanały o tej samej nazwie” na stronie 50](#)
- [“Pełna lista definicji atrybutów kanału CCDT” na stronie 51](#)

Definiowanie prostego połączenia klienckiego

```
{
  "channel":
  [
    {
      "general":
      {
        "description": "a channel"
      },
      "name": "channel",
      "clientConnection":
      {
        "connection":
        [
          {
            "host": "localhost",
            "port": 1414
          }
        ],
        "queueManager": "QM1"
      },
      "type": "clientConnection"
    }
  ]
}
```

```
]
}
```

Zdefiniuj jeden kanał i jeden menedżer kolejek przy użyciu protokołu TLS

```
{
  "channel": [
    {
      "name": "SSL.SVRCONN",
      "clientConnection": {
        "connection": [
          {
            "host": "aztlan1.fyre.ibm.com",
            "port": 1419
          }
        ],
        "queueManager": "QM92TLS"
      },
      "transmissionSecurity": {
        "cipherSpecification": "TLS_AES_128_GCM_SHA256",
        "certificateLabel": "ibmwebspheremqadministrator",
      },
      "type": "clientConnection"
    }
  ]
}
```

Zdefiniuj jeden kanał i jeden menedżer kolejek, który nie używa protokołu TLS

```
{
  "channel": [
    {
      "name": "SYSTEM.DEF.SVRCONN",
      "clientConnection": {
        "connection": [
          {
            "host": "aztlan1.fyre.ibm.com",
            "port": 1414
          }
        ],
        "queueManager": "QM92"
      },
      "type": "clientConnection"
    }
  ]
}
```

Zdefiniuj dwa kanały o tej samej nazwie

Każdy kanał łączy się z dwoma odrębnymi menedżerami kolejek:

```
{
  "channel": [
    {
      "general": {
        "description": "First channel"
      },
      "name": "channel",
      "clientConnection": {
        "connection": [
          {
            "host": "localhost",
            "port": 1414
          }
        ],
        "queueManager": "QM1"
      },
      "type": "clientConnection"
    }
  ]
}
```

```

},
{
  "general":
  {
    "description": "Second channel"
  },
  "name": "channel",
  "clientConnection":
  {
    "connection":
    [
      {
        "host": "localhost",
        "port": 1415
      }
    ],
    "queueManager": "QM2"
  },
  "type": "clientConnection"
}
]
}

```

Pełna lista definicji atrybutów kanału CCDT

```

{
  "channel":
  [
    {
      "compression":
      {
        "header": [ "system" ],
        "message": [ "zlibfast" ]
      },
      "connectionManagement":
      {
        "sharingConversations": 10,
        "clientWeight": 1,
        "affinity": "none",
        "defaultReconnect": "yes",
        "disconnectInterval": 6000,
        "heartbeatInterval": 600,
        "keepAliveInterval": -1,
        "localAddress":
        [
          {
            "portRange":
            {
              "low": 2020,
              "high": 3030
            }
          }
        ]
      }
    },
    {
      "exits":
      {
        "receive":
        [
          {
            "name": "",
            "userData": ""
          }
        ],
        "security":
        {
          "name": "",
          "userData": ""
        },
        "send":
        [
          {
            "name": "",
            "userData": ""
          }
        ]
      },
      "general":
      {
        "description": "First channel",

```



```

    "maximumMessageLength": 4194304
  },
  "name": "the_channel",
  "clientConnection":
  {
    "connection":
    [
      {
        "host": "localhost",
        "port": 1414
      }
    ],
    "queueManager": "QM1"
  },
  "timestamps":
  {
    "altered": "2018-12-04T15:37:22.000Z"
  },
  "transmissionSecurity":
  {
    "cipherSpecification": "",
    "certificateLabel": "",
    "certificatePeerName": ""
  },
  "type": "clientConnection"
}
]
}

```

Odsyłacze pokrewne

[Atrybuty kanału dla typów kanałów](#)

[Atrybuty kanału w porządku alfabetycznym](#)

Położenia tabeli definicji kanału klienta

Produkt IBM MQ obsługuje pobieranie tabeli definicji kanału klienta z pliku, protokołu FTP lub adresu URL protokołu HTTP. Tabelę CCDT można udostępnić klientowi jako plik współużytkowany, gdy pozostaje ona na serwerze. Alternatywnie można dystrybuować tabelę CCDT, kopiując ją na poszczególne komputery klienckie lub kopiując tabelę CCDT do miejsca współużytkowanego przez więcej niż jednego klienta.

Jeśli do skopiowania pliku używany jest protokół FTP, należy użyć opcji `bin` w celu ustawienia trybu binarnego. Nie należy używać domyślnego trybu ASCII. Niezależnie od wybranej metody udostępniania tabeli definicji kanału klienta, położenie musi być bezpieczne, aby uniemożliwić wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w kanałach.

W produkcie IBM MQ 9.0 tabela CCDT może być udostępniana w centralnym miejscu dostępnym za pośrednictwem adresu URL, co eliminuje konieczność indywidualnego aktualizowania tabeli CCDT dla każdego wdrożonego klienta. W sekcji IBM MQ 9.0 dodano możliwość pobierania tabeli definicji kanału klienta z adresu URL, niezależnie od tego, czy jest to plik lokalny, zasób FTP czy zasób HTTP, w przypadku aplikacji rodzimych (C/C++, COBOL i RPG) i niezarządzanych aplikacji .NET.

Domyślnym zachowaniem klientów IBM MQ w zakresie buforowania jest to, że plik CCDT jest pobierany tylko wtedy, gdy czas modyfikacji pliku różni się od czasu ostatniego pobrania. Podobnie jak w przypadku większości opcji konfiguracyjnych klienta, istnieje wiele sposobów określania położenia adresu URL:

- **CCDTURLptr** i **CCDTURLoffset** za pośrednictwem struktury MQCNO przekazywanej do wywołania MQI MQCONN
- **MQCCDTURL**, zmienna środowiskowa
- Atrybut **ChannelDefinitionDirectory** w sekcji Channels pliku `mqclient.ini`

Obsługiwane są zarówno uwierzytelnione, jak i niewierzytelnione adresy URL. Poniżej przedstawiono kilka przykładów:

```
export MQCCDTURL=ftp://myuser:password@myhost.sample.com//var/mqm/qmgrs/QMGR/@ipcc/AMQCLCHL.TAB
```

```
export MQCCDTURL=http://myhost.sample.com/var/mqm/qmgrs/QMGR/@ipcc/AMQCLCHL.TAB
```

Jeśli ta obsługa ma być używana z protokołem FTP lub HTTP, nadal konieczne jest udostępnianie pliku CCDT na serwerze, ale po dodaniu obsługi w pliku IBM MQ 9.0 wszystkie aplikacje klienckie mogą automatycznie wprowadzać zmiany w definicjach kanałów bez konieczności ręcznego przekazywania aktualizacji lub podłączania sieciowego systemu plików na każdym kliencie. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [“Dostęp URL do tabeli definicji kanału klienta”](#) na stronie 53.

Określanie położenia tabeli definicji kanału klienta na kliencie

W systemie klienckim można określić położenie tabeli definicji kanału klienta w następujący sposób:

- Używając zmiennych środowiskowych MQCHLLIB do określenia katalogu, w którym znajduje się tabela, oraz MQCHLTAB do określenia nazwy pliku tabeli.
- Używany jest plik konfiguracyjny klienta. W sekcji CHANNELS użyj atrybutów ChannelDefinitionDirectory, aby określić katalog, w którym znajduje się tabela, i ChannelDefinitionFile, aby określić nazwę pliku.
- Podając adres URL (plik, FTP lub HTTP) dla tabeli definicji kanału klienta, która jest udostępniana w centralnym miejscu zgodnie z wcześniejszym opisem.

Jeśli położenie jest określone zarówno w pliku konfiguracyjnym klienta, jak i przy użyciu zmiennych środowiskowych, pierwszeństwo mają zmienne środowiskowe. Za pomocą tej funkcji można określić standardowe położenie w pliku konfiguracyjnym klienta i w razie potrzeby nadpisać je za pomocą zmiennych środowiskowych.

Jeśli do określenia położenia tabeli definicji kanału klienta używany jest adres URL, kolejność wykonywania operacji wyszukiwania definicji kanału klienta przez rodzimą aplikację kliencką jest następująca: [“Dostęp URL do tabeli definicji kanału klienta”](#) na stronie 53.

Dostęp URL do tabeli definicji kanału klienta

Tabelę definicji kanału klienta (CCDT) można udostępniać w centralnym miejscu, do którego można uzyskać dostęp za pośrednictwem adresu URL, co eliminuje konieczność indywidualnego aktualizowania tabeli definicji kanału klienta dla każdego wdrożonego klienta.

W produkcie IBM MQ 9.0 tabela definicji kanału klienta może być zlokalizowana za pomocą adresu URL w jeden z następujących sposobów:

- Przez programowanie z użyciem MQCNO
- Przy użyciu zmiennych środowiskowych



Ostrzeżenie: Opcji zmiennej środowiskowej można używać tylko w przypadku rodzimych programów łączących się jako klienty, czyli aplikacje w języku C, COBOL lub C++. Zmienne środowiskowe nie mają wpływu na aplikacje Java, JMS lub zarządzane aplikacje .NET.

Produkt IBM MQ obsługuje pobieranie tabeli definicji kanału klienta z pliku, protokołu FTP lub adresu URL protokołu HTTP.

- Używając pliku mqclient.ini w sekcji CHANNELS.

Zmienna środowiskowa **MQCCDTURL** umożliwia podanie pliku, adresu URL ftp lub http jako pojedynczej wartości, z której można uzyskać tabelę definicji kanału klienta.

Można również użyć ścieżki do katalogu określonej w zmiennej środowiskowej produktu **MQCHLLIB** (lub ścieżki określonej przez atrybut **ChannelDefinitionDirectory** w pliku [“Sekcja CHANNELS pliku konfiguracyjnego klienta”](#) na stronie 164), aby znaleźć plik CCDT (za pomocą pliku, ftp lub http URL), a także istniejący katalog lokalnego systemu plików, to znaczy /var/mqm). Należy zauważyć, że wartość **MQCHLLIB** jest rdzeniem katalogu i działa w połączeniu z **MQCHLTAB** w celu uzyskania pełnego adresu URL.

Podstawowe uwierzytelnianie w połączeniach jest obsługiwane przy użyciu referencji zakodowanych w adresie URL:

Połączenia uwierzytelnione

```
export MQCHLLIB=ftp://myuser:password@myhost.sample.com/var/mqm/qmgrs/QMGR/@ipcc
export MQCHLLIB=http://myuser:password@myhost.sample.com/var/mqm/qmgrs/QMGR/@ipcc
```

Nieuwierzytelnione połączenia

```
export MQCHLLIB=ftp://myhost.sample.com/var/mqm/qmgrs/QMGR/@ipcc
export MQCHLLIB=http://myhost.sample.com/var/mqm/qmgrs/QMGR/@ipcc
export MQCHLLIB=file:///var/mqm/qmgrs/QMGR/@ipcc
```

Uwaga: Aby używać uwierzytelnionych połączeń, należy, podobnie jak w przypadku JMS, podać nazwę użytkownika i hasło zakodowane w adresie URL.

W przypadku rodzimej aplikacji klienckiej kolejność wykonywania operacji wyszukiwania definicji kanału klienta jest następująca:

1. Produkt MQCD udostępniany przez produkt **ClientConnOffset** i produkt **ClientConnPtr** w środowisku MQCNO.
2. Adres URL udostępniany przez produkt **CCDTUrloffset** i produkt **CCDTUr1Ptr** w programie MQCNO.
3. Zmienna środowiskowa **MQSERVER**.
4. Jeśli plik `mqclient.ini` jest zdefiniowany i zawiera parametry `ServerConnection`, używany jest zdefiniowany przez niego kanał. Więcej informacji na ten temat zawierają sekcje “Plik konfiguracyjny IBM MQ MQI client, mqclient.ini” na stronie 149 i “Sekcja CHANNELS pliku konfiguracyjnego klienta” na stronie 164.
5. Zmienna środowiskowa **MQCCDTURL**.
6. Zmienna środowiskowa **MQCHLLIB** i **MQCHLTAB**.
7. **ChannelDefinitionDirectory** i **ChannelDefinitionFile** w pliku “Sekcja CHANNELS pliku konfiguracyjnego klienta” na stronie 164.

Ważne: Dostęp do pliku CCDT przy użyciu adresu URL zawsze powoduje otwarcie kopii pliku w trybie tylko do odczytu, nawet jeśli używany jest protokół `file://`.

Próba otwarcia pliku CCDT w celu uzyskania dostępu do zapisu, na przykład w przypadku użycia komendy **runmqsc** DEFINE CHANNEL na kliencie, powoduje zwrócenie komunikatu o błędzie wskazującego, że pliku nie można otworzyć do zapisu.

Możliwe jest jednak odczytywanie definicji kanału i informacji uwierzytelniających za pomocą programu **runmqsc**.

Zadania pokrewne

“Uzyskiwanie dostępu do definicji kanału połączenia klienckiego” na stronie 57

Tabele definicji kanału klienta (CCDT) można udostępnić aplikacjom klienckim, kopiując lub udostępniając je do współużytkowania, a następnie określić jego położenie i nazwę na komputerze klienckim. W produkcie IBM MQ 9.0 produkt IBM MQ umożliwia także lokalizowanie tabeli definicji kanału klienta (CCDT) za pomocą adresu URL.

“Konfigurowanie tabeli definicji kanału klienta w formacie binarnym” na stronie 43

Tabela definicji kanału klienta (CCDT) określa definicje kanału i informacje o uwierzytelnianiu używane przez aplikacje klienckie do nawiązywania połączenia z menedżerem kolejek. W przypadku wersji wieloplatformowych binarna tabela definicji kanału klienta (CCDT) zawierająca ustawienia domyślne jest tworzona automatycznie podczas tworzenia menedżera kolejek. Komenda **runmqsc** służy do aktualizowania binarnej tabeli definicji kanału klienta.

Używanie tabeli definicji kanału klienta z produktem IBM MQ classes for JMS

Odsyłacze pokrewne

[CCDTURL](#)

[MQCNO-opcje połączenia](#)

[XMSC_WMQ_CCDTURL](#)

Windows Kanaly połączeń klientów w Active Directory

W systemach Windows, które obsługują Active Directory, program IBM MQ publikuje kanały połączeń klientów w katalogu Active Directory w celu udostępnienia dynamicznego powiązania klient-serwer.

Gdy zdefiniowane są obiekty kanału połączenia klienta, są one zapisywane w pliku definicji kanału klienta o nazwie AMQCLCHL.TAB domyślnie. Jeśli kanały połączenia klienta korzystają z protokołu TCP/IP, serwer IBM MQ publikuje je także w Active Directory. Gdy klient IBM MQ określa sposób łączenia się z serwerem, szuka odpowiedniej definicji obiektu kanału połączenia klienckiego przy użyciu następującego porządku wyszukiwania:

1. Struktura danych MQCONNX MQCD
2. MQSERVER, zmienna środowiskowa
3. plik definicji kanału klienta
4. Active Directory

Ta kolejność oznacza, że żadne zmiany nie mają wpływu na wszystkie bieżące aplikacje. Można myśleć o tych pozycjach w Active Directory jako o rekordach w pliku definicji kanału klienta, a klient IBM MQ przetwarza je w ten sam sposób. Aby skonfigurować obsługę publikowania definicji kanału połączenia klienta w katalogu Active Directory i administrować nimi, należy użyć komendy `setmqscp` zgodnie z opisem w sekcji [setmqscp](#).

Definiowanie kanału połączenia z serwerem na serwerze

Utwórz definicję kanału połączenia z serwerem dla menedżera kolejek.

Procedura

1. Na komputerze serwera zdefiniuj kanał o wybranej nazwie i typie kanału *server-connection*.

Na przykład:

```
DEFINE CHANNEL(CHAN2) CHLTYPE(SVRCONN) TRPTYPE(TCP) +
DESCR('Server-connection to Client_2')
```


2. Użyj następującej komendy, aby zezwolić na dostęp połączenia przychodzącego do menedżera kolejek:

```
SET CHLAUTH(CHAN2) TYPE(ADDRESSMAP) ADDRESS('IP address') MCAUSER('userid')
```

- Gdzie SET CHLAUTH używa nazwy kanału zdefiniowanego w poprzednim kroku.
- Gdzie *'adres IP'* to adres IP klienta.
- Gdzie *'userid'* jest identyfikatorem, który ma zostać podany dla kanału w celu kontroli dostępu do kolejek docelowych. W tym polu jest rozróżniana wielkość liter.

Połączenie przychodzące można zidentyfikować przy użyciu wielu różnych atrybutów. W przykładzie użyto adresu IP. Atrybuty alternatywne obejmują identyfikator użytkownika klienta i nazwę wyróżniającą podmiotu TLS. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [Rekordy uwierzytelniania kanału](#).

Ta definicja kanału jest powiązana z menedżerem kolejek działającym na serwerze.



Rysunek 2. Definiowanie kanału połączenia z serwerem

Definiowanie kanału połączenia klienckiego na serwerze

Po zdefiniowaniu kanału połączenia z serwerem należy zdefiniować odpowiedni kanał połączenia z klientem.

Zanim rozpoczniesz

Zdefiniuj kanał połączenia z serwerem.

Procedura

1. Zdefiniuj kanał o takiej samej nazwie jak kanał połączenia z serwerem, ale o typie *client-connection*. Należy podać nazwę połączenia (CONNNAME). W przypadku protokołu TCP/IP nazwa połączenia jest adresem sieciowym lub nazwą hosta serwera. Zaleca się również określenie nazwy menedżera kolejek (QMNAME), z którym ma zostać połączona aplikacja IBM MQ działająca w środowisku klienta. Zmieniając nazwę menedżera kolejek, można zdefiniować zestaw kanałów łączących się z różnymi menedżerami kolejek.

```
DEFINE CHANNEL(CHAN2) CHLTYPE(CLNTCONN) TRPTYPE(TCP) +
CONNNAME(9.20.4.26) QMNAME(QM2) DESCR('Client-connection to Server_2')
```

2. Użyj następującej komendy, aby zezwolić na dostęp połączenia przychodzącego do menedżera kolejek:


```
SET CHLAUTH(CHAN2) TYPE(ADDRESSMAP) ADDRESS('IP-address') MCAUSER('userid')
```

- Gdzie SET CHLAUTH używa nazwy kanału zdefiniowanego w poprzednim kroku.
- Gdzie 'Adres IP' jest adresem IP klienta.
- Gdzie 'userid' jest identyfikatorem, który ma zostać podany dla kanału w celu kontroli dostępu do kolejek docelowych. W tym polu jest rozróżniana wielkość liter.

Połączenie przychodzące można zidentyfikować przy użyciu wielu różnych atrybutów. W przykładzie użyto adresu IP. Atrybuty alternatywne obejmują identyfikator użytkownika klienta i nazwę wyróżniającą podmiotu TLS. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [Rekordy uwierzytelniania kanału](#).

Wyniki

Multi W systemie *Wiele platform* definicja kanału jest przechowywana w pliku o nazwie tabela definicji kanału klienta (CCDT), który jest powiązany z menedżerem kolejek. Tabela definicji kanału klienta może zawierać więcej niż jedną definicję kanału połączenia klienta. Więcej informacji na temat tabeli definicji kanału klienta oraz na temat sposobu przechowywania definicji kanału połączenia klienckiego w systemie z/OS zawiera sekcja ["Konfigurowanie tabeli definicji kanału klienta w formacie binarnym"](#) na stronie 43.



Rysunek 3. Definiowanie kanału połączenia klienckiego

Uzyskiwanie dostępu do definicji kanału połączenia klienckiego

Tabelę definicji kanału klienta (CCDT) można udostępnić aplikacjom klienckim, kopiując lub udostępniając je do współużytkowania, a następnie określić jego położenie i nazwę na komputerze klienckim. W produkcie IBM MQ 9.0 produkt IBM MQ umożliwia także lokalizowanie tabeli definicji kanału klienta (CCDT) za pomocą adresu URL.

Zanim rozpoczniesz

W przypadku tego zadania założono, że użytkownik zdefiniował w tabeli definicji kanału klienta kanały połączenia klienckiego, które są potrzebne. Patrz sekcja [“Konfigurowanie tabel definicji kanału klienta”](#) na stronie 42.

O tym zadaniu

Aby aplikacja kliencka korzystała z tabeli definicji kanału klienta (CCDT), należy udostępnić mu tabelę definicji kanału klienta i określić jej położenie i nazwę. Istnieje kilka sposobów wykonania tego zadania:

- Tabelę CCDT można skopiować na komputer kliencki.
- Istnieje możliwość skopiowania tabeli definicji kanału klienta do położenia współużytkowanego przez więcej niż jednego klienta.
- Pakiet CCDT można udostępnić klientowi jako plik współużytkowany, natomiast jego położenie znajduje się na serwerze.

Produkty IBM MQ 9.0, IBM MQ, rodzime (C/C ++, COBOL i RPG) i niezarządzone aplikacje .NET mogą pobierać pakiet CCDT udostępniany w centralnym miejscu z adresu URL, niezależnie od tego, czy jest to plik lokalny, serwer ftp czy zasób http.

Procedura

1. Sprawdź, czy pakiet CCDT jest dostępny dla aplikacji klienckich w jeden z następujących sposobów:
 - a) Opcjonalne: Skopiuj CCDT na komputer kliencki.
 - b) Opcjonalne: Skopiuj tabelę CCDT do położenia współużytkowanego przez więcej niż jednego klienta.
 - c) Opcjonalne: Pozostaw tabelę CCDT na serwerze, ale udostępni ją klientowi.
 - d) Opcjonalne: Zdefiniuj plik lokalny, adres URL protokołu FTP lub http dla pakietu CCDT udostępnianego w centralnej lokalizacji, tak aby rodzime aplikacje (C/C ++, COBOL i RPG) i niezarządzone aplikacje .NET mogły pobrać tabelę CCDT z tego adresu URL.

Niezależnie od lokalizacji wybranej dla tabeli definicji kanału klienta, położenie musi być bezpieczne, aby zapobiec nieautoryzowanym zmianom kanałów.

2. Na kliencie określ położenie i nazwę pliku zawierającego tabelę CCDT na jeden z trzech sposobów:
 - a) Opcjonalne: Użyj sekcji CHANNELS w pliku konfiguracyjnym klienta. Więcej informacji na ten temat zawiera [“Sekcja CHANNELS pliku konfiguracyjnego klienta” na stronie 164](#).
 - b) Opcjonalne: Użyj zmiennych środowiskowych MQCHLLIB i MQCHLTAB.

Na przykład można ustawić zmienne środowiskowe, wpisując:

- W systemach UNIX and Linux :

```
export MQCHLLIB= MQ_INSTALLATION_PATH/qmgrs/ QUEUEMANAGERNAME /@ipcc
export MQCHLTAB=AMQCLCHL.TAB
```

-  W systemie IBM i:

```
ADDENVVAR ENVVAR(MQCHLLIB) VALUE('/QIBM/UserData/mqm/qmgrs/QUEUEMANAGERNAME/@ipcc')
ADDENVVAR ENVVAR(MQCHLTAB) VALUE(AMQCLCHL.TAB)
```

gdzie *MQ_INSTALLATION_PATH* reprezentuje katalog najwyższego poziomu, w którym zainstalowano produkt IBM MQ .

- c) Opcjonalne: Tylko w systemie Windows należy użyć komendy sterującej **setmqscp** w celu opublikowania definicji kanału połączenia klienckiego w katalogu Active Directory.
- d) Podaj położenie centralnie udostępnianej tabeli definicji kanału klienta za pomocą adresu URL, albo poprzez programowanie za pomocą komendy MQCNO, za pomocą zmiennych środowiskowych, albo za pomocą sekcji pliku mqclient.ini . Więcej informacji na ten temat zawierają sekcje [“Położenia tabeli definicji kanału klienta” na stronie 52](#) i [“Dostęp URL do tabeli definicji kanału klienta” na stronie 53](#).

Jeśli ustawiona jest zmienna środowiskowa MQSERVER, klient IBM MQ korzysta z definicji kanału połączenia klienckiego określonej przez produkt MQSERVER, w preferowanej kolejności do wszystkich definicji w tabeli definicji kanału klienta.

Pojęcia pokrewne

[“Dostęp URL do tabeli definicji kanału klienta” na stronie 53](#)

Tabelę definicji kanału klienta (CCDT) można udostępniać w centralnym miejscu, do którego można uzyskać dostęp za pośrednictwem adresu URL, co eliminuje konieczność indywidualnego aktualizowania tabeli definicji kanału klienta dla każdego wdrożonego klienta.

Klient MQI: [Tabela definicji kanału klienta \(CCDT\)](#)

Zadania pokrewne

[“Konfigurowanie tabeli definicji kanału klienta w formacie binarnym” na stronie 43](#)

Tabela definicji kanału klienta (CCDT) określa definicje kanału i informacje o uwierzytelnianiu używane przez aplikacje klienckie do nawiązywania połączenia z menedżerem kolejek. W przypadku wersji wieloplatformowych binarna tabela definicji kanału klienta (CCDT) zawierająca ustawienia domyślne jest tworzona automatycznie podczas tworzenia menedżera kolejek. Komenda **runmqsc** służy do aktualizowania binarnej tabeli definicji kanału klienta.

ULW

Programy obsługi wyjścia kanału dla kanałów MQI

Trzy typy wyjść kanału są dostępne dla środowiska IBM MQ MQI client w systemie UNIX, Linux, and Windows.

Są to:

- Wyjście wysyłania
- Wyjście odbierania
- Wyjście zabezpieczeń

Wyjścia te są dostępne zarówno na kliencie, jak i na końcu serwera. Wyjścia nie są dostępne dla aplikacji, jeśli używana jest zmienna środowiskowa MQSERVER. Wyjścia kanału są wyjaśnione w sekcji [Programy obsługi wyjścia kanału dla kanałów przesyłania komunikatów](#).

Wyjścia wysyłania i odbierania współpracują ze sobą. Istnieje kilka możliwych sposobów korzystania z nich:

- Dzielenie i reasemblacja komunikatu
- Kompresowanie i dekompresowanie danych w komunikacie (ta funkcja jest udostępniana jako część produktu IBM MQ, ale może być konieczne użycie innej techniki kompresji)
- Szyfrowanie i deszyfrowanie danych użytkownika (ta funkcja jest udostępniana jako część produktu IBM MQ, ale może być używana inna technika szyfrowania)
- Kronikowanie każdego wysłanego i odebranego komunikatu

Za pomocą wyjścia zabezpieczeń można sprawdzić, czy klient i serwer produktu IBM MQ są poprawnie zidentyfikowane oraz czy mają one sterować dostępem.

Jeśli wyjścia wysyłania lub odbierania po stronie połączenia z serwerem instancji kanału muszą wykonywać wywołania MQI dotyczące połączenia, z którym są powiązane, korzystają z uchwytu połączenia podanego w polu MQCXP Hconn . Użytkownik musi mieć świadomość, że wyjścia wysyłania i odbierania połączenia z klientem nie mogą wykonywać wywołań MQI.

Pojęcia pokrewne

[“Wyjścia zabezpieczeń w połączeniu klienta” na stronie 60](#)

Za pomocą programów obsługi wyjścia zabezpieczeń można sprawdzić, czy partner na drugim końcu kanału jest autentyczny. Uwagi specjalne mają zastosowanie, gdy do połączenia klienta stosowane jest wyjście zabezpieczeń.

[Procedury zewnętrzne, wyjścia funkcji API i usługi instalowalne produktu IBM MQ](#)

Zadania pokrewne

[Rozszerzanie obiektów menedżera kolejek](#)

Odsyłacze pokrewne

[“Ścieżka do wyjść” na stronie 59](#)

Ścieżka domyślna dla położenia wyjść kanału jest zdefiniowana w pliku konfiguracyjnym klienta. Wyjścia kanału są ładowane, gdy kanał jest inicjowany.

[“Identyfikowanie wywołania funkcji API w programie obsługi wyjścia wysyłania lub odbierania” na stronie 61](#)

Gdy używane są kanały MQI dla klientów, bajt 10 buforu agenta identyfikuje wywołanie API używane, gdy wywoływane jest wyjście wysyłania lub odbierania. Jest to przydatne przy określaniu, które przepływy kanałów zawierają dane użytkowników i mogą wymagać przetwarzania, takiego jak szyfrowanie czy podpisywanie cyfrowe.

Ścieżka do wyjść

Ścieżka domyślna dla położenia wyjść kanału jest zdefiniowana w pliku konfiguracyjnym klienta. Wyjścia kanału są ładowane, gdy kanał jest inicjowany.

W systemach UNIX, Linux, and Windows plik konfiguracyjny klienta jest dodawany do systemu podczas instalacji produktu IBM MQ MQI client. Domyślna ścieżka do położenia wyjść kanału na kliencie jest zdefiniowana w tym pliku przy użyciu sekcji:

```
ClientExitPath:  
ExitsDefaultPath= string  
ExitsDefaultPath64= string
```

gdzie *łańcuch* jest położeniem pliku w formacie odpowiednim dla platformy

Gdy kanał jest inicjowany, po wywołaniu komendy MQCONN lub MQCONNX , przeszukiwany jest plik konfiguracyjny klienta. Sekcja Ścieżka ClientExitjest odczytywana, a wszystkie wyjścia kanału określone w definicji kanału są ładowane.

Za pomocą programów obsługi wyjścia zabezpieczeń można sprawdzić, czy partner na drugim końcu kanału jest autentyczny. Uwagi specjalne mają zastosowanie, gdy do połączenia klienta stosowane jest wyjście zabezpieczeń.

Rysunek 4 na stronie 61 ilustruje użycie wyjść zabezpieczeń w połączeniu klienckim, przy użyciu menedżera uprawnień do obiektów produktu IBM MQ w celu uwierzytelnienia użytkownika. Parametry SecurityParmsPtr lub SecurityParmssą ustawiane w strukturze MQCNO na kliencie, a na obu końcach kanału są wyjścia zabezpieczeń. Po zakończeniu normalnej wymiany komunikatów zabezpieczeń, gdy kanał jest gotowy do uruchomienia, struktura MQCSP, do której dostęp jest uzyskiwany z pola MQCXP SecurityParms, jest przekazywana do wyjścia zabezpieczeń na kliencie. Typ wyjścia jest ustawiony na wartość MQXR_SEC_PARMS. Program obsługi wyjścia zabezpieczeń może zdecydować, że nie ma nic do identyfikatora użytkownika i hasła, albo może zmienić albo jedno z nich. Dane zwrócone z wyjścia są następnie wysyłane do końca kanału połączenia z serwerem. Struktura MQCSP jest odbudowywana na końcu połączenia serwera kanału i jest przekazywana do wyjścia zabezpieczeń połączenia z serwerem, do którego uzyskano dostęp z pola MQCXP SecurityParms. Wyjście zabezpieczeń odbiera i przetwarza te dane. To przetwarzanie zazwyczaj powoduje odwrócenie wszystkich zmian wprowadzonych w polach identyfikatora użytkownika i hasła w wyjściu klienta, które są następnie używane do autoryzowania połączenia menedżera kolejek. Wynikowa struktura MQCSP jest przywoływana przy użyciu parametru SecurityParmsPtr w strukturze MQCNO w systemie menedżera kolejek.

Adres pamięci, który jest przekazywany z powrotem przez pole MQCXP SecurityParms, musi pozostać adresowalny i niezmieniony aż do wywołania MQXR_TERM. Wyjście nie może unieważnić ani zwolnić pamięci z powrotem do systemu, zanim zostanie wywołane wyjście dla MQXR_TERM.

Jeśli w strukturze MQCNO są ustawione parametry SecurityParmsPtr lub SecurityParms, a na jednym końcu kanału znajduje się wyjście zabezpieczeń, wyjście zabezpieczeń odbiera i przetwarza strukturę MQCSP. Działania, takie jak szyfrowanie, są nieodpowiednie dla pojedynczego wyjścia użytkownika, ponieważ nie ma wyjścia do wykonania działania uzupełniającego.

Jeśli w strukturze MQCNO nie są ustawione parametry SecurityParmsPtr i SecurityParms, a na obu końcach kanału znajduje się wyjście zabezpieczeń, wywoływane są wyjście zabezpieczeń lub wyjścia. Wyjście zabezpieczeń może zwrócić własną strukturę MQCSP, która jest adresowana za pomocą Ptr SecurityParms. Wyjście zabezpieczeń nie jest ponownie wywoływane do czasu zakończenia jego zakończenia (ExitReason do MQXR_TERM). Program piszący wyjścia może zwolnić pamięć używaną na tym etapie dla protokołu MQCSP.

Gdy instancja kanału połączenia z serwerem współużytkuje więcej niż jedną konwersację, wzorzec wywołań do wyjścia zabezpieczeń jest ograniczony do drugiej i kolejnych konwersacji.

W przypadku pierwszej konwersacji wzorzec jest taki sam, jak w przypadku, gdy instancja kanału nie współużytkuje konwersacji. W przypadku drugiej i kolejnych konwersacji wyjście zabezpieczeń nigdy nie jest wywoływane z MQXR_INIT, MQXR_INIT_SEC, ani MQXR_SEC_MSG. Jest on wywoływany z MQXR_SEC_PARMS.

W przypadku instancji kanału z konwersacjami współużytkowania MQXR_TERM jest wywoływany tylko w przypadku ostatniej uruchomionej konwersacji.

Każda konwersacja ma możliwość wywołania metody MQXR_SEC_PARMS wyjścia w celu zmiany tabeli MQCD. Na końcu kanału połączenia z serwerem ta funkcja może być użyteczna do udostępnienia wartości, na przykład MCAUserIdentifier lub LongMCAUserIntPtr, zanim połączenie zostanie nawiązane z menedżerem kolejek.

Server-connection exit	Client-connection exit
	Invoked with MQXR_INIT Responds with MQXCC_OK
Invoked with MQXR_INIT Responds with MQXCC_OK	
	Invoked with MQXR_INIT_SEC Responds with MQXCC_OK
Invoked with MQXR_INIT_SEC Responds with MQXCC_OK	
	Invoked with MQXR_SEC_PARMS Responds with MQXCC_OK
Invoked with MQXR_SEC_PARMS Responds with MQXCC_OK	
Data transfer begins	
Invoked with MQXR_TERM Responds with MQXCC_OK	Invoked with MQXR_TERM Responds with MQXCC_OK

Rysunek 4. Wymiana zainicjowana przez połączenie klienta z umową o połączenie klienta z użyciem parametrów zabezpieczeń

Uwaga: Aplikacje wyjścia zabezpieczeń utworzone przed wydaniem produktu IBM WebSphere MQ 7.1 mogą wymagać aktualizacji. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [Programy obsługi wyjścia zabezpieczeń kanału](#).

Identyfikowanie wywołania funkcji API w programie obsługi wyjścia wysyłania lub odbierania

Gdy używane są kanały MQI dla klientów, bajt 10 buforu agenta identyfikuje wywołanie API używane, gdy wywoływane jest wyjście wysyłania lub odbierania. Jest to przydatne przy określaniu, które przepływy kanałów zawierają dane użytkowników i mogą wymagać przetwarzania, takiego jak szyfrowanie czy podpisywanie cyfrowe.

W poniższej tabeli przedstawiono dane, które są wyświetlane w bajcie 10 przepływu kanału w momencie przetwarzania wywołania API.

Uwaga: Wartości te nie są jedynymi wartościami tego bajtu. Istnieją inne wartości **zastrzeżone**.

Tabela 8. Identyfikowanie wywołań interfejsu API		
Wywołanie funkcji API	Wartość bajtu 10 dla żądania	Wartość bajtu 10 dla odpowiedzi
MQCONN "1" na stronie 62, "2" na stronie 62	X'81 '	X' 91 "

Tabela 8. Identyfikowanie wywołań interfejsu API (kontynuacja)

Wywołanie funkcji API	Wartość bajtu 10 dla żądania	Wartość bajtu 10 dla odpowiedzi
MQDISC "1" na stronie 62	X'82 '	X' 92 '
MQOPEN "3" na stronie 62	X'83 '	X' 93 '
MQCLOSE	X'84 '	X' 94 '
MQGET "4" na stronie 62	X'85 '	X' 95 '
MQPUT "4" na stronie 62	X'86 '	X' 96 '
Żądanie MQPUT1 "4" na stronie 62	X'87 '	X' 97 '
Żądanie MQSET	X'88 '	X' 98 '
Żądanie MQINQ	X'89 '	X' 99 '
Żądanie MQCMIT	X'8A'	X'9A'
Żądanie MQBACK	X'8B'	X'9B'
Żądanie MQSTAT	X'8D'	X'9D'
Żądanie MQSUB	X'8E'	X'9E'
Żądanie MQSUBRQ	X'8F'	X'9F'
Żądanie xa_start	X'A1'	X'B1'
Żądanie xa_end	X'A2'	X'B2'
Żądanie xa_open	X'A3'	X'B3'
Żądanie xa_close	X'A4'	X'B4'
Żądanie xa_prepare	X'A5'	X'B5'
Żądanie xa_commit	X'A6'	X'B6'
Żądanie xa_rollback	X'A7'	X'B7'
Żądanie xa_forget	X'A8'	X'B8'
Żądanie xa_recover	X'A9'	X'B9'
Żądanie xa_complete	X'AA'	X'BA '

Uwagi:

- Połączenie między klientem a serwerem jest inicjowane przez aplikację kliencką za pomocą MQCONN. Dlatego w przypadku tej komendy w szczególności istnieje kilka innych przepływów sieciowych. To samo odnosi się do MQDISC, który kończy połączenie sieciowe.
- Produkt MQCONNX jest traktowany w taki sam sposób, jak produkt MQCONN w celu nawiązania połączenia klient-serwer.
- Jeśli zostanie otwarta duża lista dystrybucyjna, dla każdego wywołania MQOPEN może istnieć więcej niż jeden przepływ sieciowy, aby przekazać wszystkie wymagane dane do usługi SVRCONN MCA.
- Duże komunikaty mogą przekraczać wielkość segmentu transmisji. Jeśli tak się stanie, może to być wiele przepływów sieciowych wynikających z pojedynczego wywołania funkcji API.

Łączenie klienta z grupą współużytkownika kolejek

Istnieje możliwość połączenia klienta z grupą współużytkownika kolejek przez utworzenie kanału MQI między klientem i menedżerem kolejek na serwerze, który jest elementem grupy współużytkownika kolejek.

O tym zadaniu

Grupa współużytkownika kolejek jest tworzona przez zestaw menedżerów kolejek, które mogą uzyskać dostęp do tego samego zestawu współużytkowanych kolejek. Więcej informacji na temat kolejek współużytkowanych zawiera sekcja [Kolejki współużytkowane i grupy współużytkowania kolejek](#).

Klient umieszczający w kolejce współużytkowanej może łączyć się z dowolnym elementem grupy współużytkowania kolejek. Korzyści wynikające z połączenia z grupą współużytkowania kolejek są możliwe w przypadku zwiększenia dostępności systemu frontowego i dostępności zaplecza oraz zwiększenia mocy obliczeniowej. Istnieje możliwość nawiązania połączenia z określonym menedżerem kolejek lub z interfejsem ogólnym.

Połączenie bezpośrednio z menedżerem kolejek w grupie współużytkowania kolejek daje korzyści, które można umieścić w współużytkowanej kolejce docelowej, co zwiększa dostępność systemu zaplecza.

Nawiązanie połączenia z interfejsem ogólnym grupy współużytkowania kolejek powoduje otwarcie sesji z jednym z menedżerów kolejek w grupie. Zwiększa to dostępność systemu frontowego, ponieważ menedżer kolejek klienta może łączyć się z dowolnym menedżerem kolejek w grupie. Połączenie z grupą można połączyć za pomocą interfejsu ogólnego, jeśli nie ma potrzeby nawiązywania połączenia z określonym menedżerem kolejek w grupie współużytkowania kolejek.

Interfejsem ogólnym może być adres VIPA (Sysplex Distributor) lub ogólna nazwa zasobu VTAM lub inny wspólny interfejs do grupy współużytkowania kolejek. Więcej szczegółowych informacji na temat konfigurowania interfejsu ogólnego zawiera sekcja [Konfigurowanie komunikacji dla produktu IBM MQ for z/OS przy użyciu grup współużytkowania kolejek](#).

Procedura

Aby połączyć się z interfejsem ogólnym grupy współużytkowania kolejek, należy utworzyć definicje kanałów, do których może uzyskać dostęp dowolny menedżer kolejek w grupie. Aby to zrobić, należy mieć te same definicje w każdym menedżerze kolejek w grupie.

1. Zdefiniuj kanał SVRCONN, jak pokazano w poniższym przykładzie:

```
DEFINE CHANNEL(CHANNEL1) CHLTYPE(SVRCONN) TRPTYPE(TCP) +
QSGDISP(GROUP)
```

Definicje kanałów na serwerze są przechowywane we współużytkowanym repozytorium Db2 . Każdy menedżer kolejek w grupie współużytkowania kolejek tworzy lokalną kopię definicji, upewniając się, że podczas wywoływania wywołania MQCONN lub MQCONNX zawsze nawiąże połączenie z poprawnym kanałem połączenia z serwerem.

2. Zdefiniuj kanał CLNTCONN, jak pokazano w poniższym przykładzie:

```
DEFINE CHANNEL(CHANNEL1) CHLTYPE(CLNTCONN) TRPTYPE(TCP) +
CONNAME( VIPA address ) QMNAME(QSG1) +
DESCR('Client-connection to Queue Sharing Group QSG1') QSGDISP(GROUP)
```

Wyniki

Ponieważ ogólny interfejs grupy współużytkowania kolejek jest przechowywany w polu CONNAME w kanale połączenia klienckiego, można teraz połączyć się z dowolnym menedżerem kolejek w grupie i umieścić w nich współużytkowane kolejki należące do tej grupy.

Korzystanie ze zmiennych środowiskowych IBM MQ

Za pomocą komend można wyświetlać bieżące ustawienia lub resetować wartości zmiennych środowiskowych IBM MQ .

O tym zadaniu

Zmiennych środowiskowych można używać w następujący sposób:

- Aby ustawić zmienne w profilu systemu w celu dokonania trwałej zmiany
- Aby wprowadzić komendę z wiersza komend w celu dokonania zmiany tylko dla tej sesji
- Aby nadać jednej lub kilku zmiennym określoną wartość zależną od uruchomionej aplikacji, dodaj komendy do pliku skryptu komend używanego przez aplikację

Dla każdej zmiennej środowiskowej można użyć komend, aby wyświetlić bieżące ustawienie lub zresetować wartość zmiennej. Te komendy są dostępne na wszystkich platformach IBM MQ MQI client , chyba że określono inaczej. Format komendy zależy od platformy. Na przykład:

-   W systemie UNIX and Linux:

```
export [environment variable]=value
```


-  W systemie Windows:

```
Set [environment variable]=value
```

-  W systemie IBM i:

```
ADDENVVAR ENVVAR(environment variable) VALUE(xx)
```

Tam, gdzie ma to zastosowanie, IBM MQ używa wartości domyślnych dla tych zmiennych, które nie zostały ustawione.

Uwaga:  IBM MQ for z/OS nie obsługuje żadnych zmiennych środowiskowych IBM MQ . Jeśli jako serwer używana jest ta platforma, należy zapoznać się z sekcją [Tabela definicji kanału klienta](#) , aby uzyskać informacje na temat sposobu generowania tabeli definicji kanału klienta w systemie z/OS. Nadal można używać zmiennych środowiskowych IBM MQ na platformie klienckiej.

Procedura

- 

W systemie Windows dla każdej zmiennej środowiskowej należy użyć następujących komend, aby wyświetlić bieżące ustawienie lub zresetować wartość zmiennej:

- Aby usunąć wartość zmiennej środowiskowej, należy użyć następującej komendy:

```
SET MQSERVER=
```

- Aby wyświetlić bieżące ustawienie zmiennej środowiskowej, należy użyć następującej komendy:

```
SET MQSERVER
```

- Aby wyświetlić wszystkie zmienne środowiskowe dla sesji, użyj następującej komendy:

```
set
```

-  

W systemie UNIX and Linux dla każdej zmiennej środowiskowej należy użyć następujących komend, aby wyświetlić bieżące ustawienie lub zresetować wartość zmiennej:

- Aby usunąć wartość zmiennej środowiskowej, należy użyć następującej komendy:

```
unset MQSERVER
```

- Aby wyświetlić bieżące ustawienie zmiennej środowiskowej, należy użyć następującej komendy:

```
echo $MQSERVER
```

- Aby wyświetlić wszystkie zmienne środowiskowe dla sesji, użyj następującej komendy:

```
set
```

Zadania pokrewne

[Ustawianie zmiennych środowiskowych dla IBM MQ classes for JMS](#)

[Zmienne środowiskowe dotyczące systemu IBM MQ classes for Java](#)

[Definiowanie dodatkowych zmiennych środowiskowych w pliku service.env](#)

[“Zmiana informacji konfiguracyjnych IBM MQ w plikach .ini w systemie Multiplatforms” na stronie 85](#)

Działanie programu IBM MQ lub pojedynczego menedżera kolejek można zmienić odpowiednio do potrzeb instalacji, edytując informacje w plikach konfiguracyjnych (.ini). Można również zmienić opcje konfiguracyjne dla systemu IBM MQ MQI clients.

Odsyłacze pokrewne

[Użycie zmiennych środowiskowych we właściwościach MFT](#)

Opisy zmiennych środowiskowych

Opisy zmiennych środowiskowych serwera i klienta, które są przeznaczone do użytku klienta.

Przykłady użycia

- **Linux** **UNIX** W systemach UNIX and Linux należy użyć następującego formatu: `export [environment variable]=value`.
- **Windows** W systemach Windows należy użyć następującego formatu: `Set [environment variable]=value`.
- **IBM i** W systemach IBM i należy użyć następującego formatu: `ADDENVVAR ENVVAR(environment variable) VALUE(xx)`.
- **MQ Appliance** W przypadku systemu IBM MQ Appliance należy zapoznać się z sekcją [Konfigurowanie zmiennych środowiskowych na urządzeniu IBM MQ Appliance](#) w dokumentacji produktu IBM MQ Appliance .

AMQ_ALLOWED_CIPHERS (LICZBA SZYFRÓW)

Multi **V 9.1.1**

W produkcie IBM MQ 9.1.1 można użyć zmiennej środowiskowej **AMQ_ALLOWED_CIPHERS** , aby określić niestandardową listę CipherSpecs , która może być używana z kanałami produktu IBM MQ na platformie Multiplatforms. Zmienna środowiskowa przyjmuje te same wartości, co atrybut sekcji SSL serwera **AllowedCipherSpecs** w pliku .ini :

- Pojedyncza nazwa CipherSpec lub
- Rozdzielana przecinkami lista nazw IBM MQ CipherSpec do ponownego włączenia lub
- Wartość specjalna ALL reprezentująca wszystkie CipherSpecs (niezalecane).

Uwaga: Włączenie opcji **ALL** CipherSpecs (Specyfikacje szyfrowania) nie jest zalecane, ponieważ spowoduje to włączenie protokołów SSL 3.0 i TLS 1.0 oraz dużej liczby słabych algorytmów szyfrowania.

Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [Udostępnianie niestandardowej listy włączonych CipherSpecs w produkcie Multiplatforms w kolejności CipherSpec w uzgadnianiu TLS](#).

AMQ_BAD_COMMS_DATA_FDCS

Zmienna środowiskowa **AMQ_BAD_COMMS_DATA_FDCS** jest aktywna po ustawieniu dowolnej wartości.

Jeśli dane, które program IBM MQ odbiera z hosta za pośrednictwem protokołu TCP/IP, mają niepoprawny format, na przykład dlatego, że klient sieciowy nawiązał połączenie z portem nasłuchiwanym IBM MQ i podjął próbę komunikacji z nieobsługiwanym protokołem aplikacji, menedżer kolejek zapisuje w dziennikach błędów menedżera kolejek komunikat o błędzie **AMQ9207E**. Programy nasłuchujące systemu IBM MQ obsługują połączenia TCP/IP z agentów kanałów komunikatów menedżera kolejek (MCA) oraz z aplikacji klienckich MQI JMS i XMS.

Uwaga: Programy nasłuchujące IBM MQ nie obsługują protokołu aplikacji używanego przez klienty AMQP i MQTT. Zamiast tego powinny łączyć się z portami sieciowymi skonfigurowanymi w odpowiednim kanale AMQP lub usłudze MQXR telemetry.

Może również zostać zapisany rekord przechwytywania danych o awarii (FDC) zawierający niepoprawne dane odebrane przez IBM MQ. Jednak plik FFST nie jest generowany, jeśli jest to początek konwersacji ze stroną zdalną i format jest prostym znanym formatem, takim jak żądanie GET z przeglądarki WWW HTTP. Aby nadpisać to ustawienie w celu zapisania plików FFST dla wszystkich niepoprawnych danych, w tym dla prostych znanych formatów, można ustawić zmienną środowiskową **AMQ_BAD_COMMS_DATA_FDCS** na dowolną wartość (na przykład TRUE), a następnie zrestartować menedżer kolejek.

AMQ_CONVEBCDICNEWLINE,



W systemach IBM MQ 9.1.0 Fix Pack 2 i IBM MQ 9.1.2 można użyć zmiennej środowiskowej **AMQ_CONVEBCDICNEWLINE**, aby określić sposób konwersji znaku NL EBCDIC na format ASCII przez produkt IBM MQ. Zmienna środowiskowa przyjmuje te same wartości, co atrybut **ConvEBCDICNewline** mqs.ini, czyli NL_TO_LF, TABLE lub ISO (patrz sekcja "Sekcja AllQueueManagers w pliku mqs.ini" na stronie 91). Można na przykład użyć zmiennej środowiskowej **AMQ_CONVEBCDICNEWLINE** zamiast atrybutu sekcji **ConvEBCDICNewline**, aby zapewnić funkcjonalność produktu **ConvEBCDICNewline** po stronie klienta w sytuacjach, w których nie można użyć pliku mqs.ini. Jeśli ustawiono zarówno atrybut sekcji, jak i zmienną środowiskową, atrybut sekcji ma pierwszeństwo.

Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [Konwersja danych między kodowanymi zestawami znaków](#).

AMQ_DIAGNOSTIC_MSG_SEVERITY



W systemie IBM MQ 9.1, jeśli zmienna środowiskowa **AMQ_DIAGNOSTIC_MSG_SEVERITY** jest ustawiona na wartość 1 dla procesu IBM MQ, istotność komunikatu jest dodawana do numeru komunikatu jako pojedyncza wielka litera alfabetu, gdy proces IBM MQ zapisuje komunikat w dzienniku błędów lub konsoli.

Zachowanie, które włącza **AMQ_DIAGNOSTIC_MSG_SEVERITY**, jest ustawiane domyślnie. To zachowanie można wyłączyć, ustawiając zmienną środowiskową na wartość 0.

Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [Korzystanie z dzienników błędów](#).

AMQ_DISABLE_CLIENT_AMS,

Zmiennej środowiskowej **AMQ_DISABLE_CLIENT_AMS** można użyć do wyłączenia funkcji IBM MQ Advanced Message Security (AMS) na kliencie, jeśli podczas próby nawiązania połączenia z menedżerem kolejek z wcześniejszej wersji produktu zostanie zgłoszony błąd 2085 (MQRC_UNKNOWN_OBJECT_NAME) i używany jest jeden z następujących klientów:

- Java runtime environment (JRE) inny niż IBM Java runtime environment (JRE)
- Klient IBM MQ IBM MQ classes for JMS lub IBM MQ classes for Java.

Uwaga: Zmiennej środowiskowej **AMQ_DISABLE_CLIENT_AMS** nie można używać dla klientów w języku C. Zamiast niej należy użyć zmiennej środowiskowej **MQS_DISABLE_ALL_INTERCEPT**.

Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [Wyłączanie zaawansowanych zabezpieczeń komunikatów na kliencie](#).

AMQ_DMPMQCFG_QSGDISP_DEFAULT

V 9.1.5 V 9.1.0.5

W systemach IBM MQ 9.1.0 Fix Pack 5 i IBM MQ 9.1.5 zapytania dotyczące dyspozycji menedżera kolejek, które są używane przez komendę **dmpmqc fg**, domyślnie sprawdzają tylko definicje QSGDISP (QMGR). Dodatkowe definicje można uzyskać, używając zmiennej środowiskowej **AMQ_DMPMQCFG_QSGDISP_DEFAULT**, która może być ustawiona na jedną z następujących wartości:

Działające

Włącz tylko obiekty zdefiniowane za pomocą QSGDISP (QMGR) lub QSGDISP (COPY).

ALL

Włącz obiekty zdefiniowane za pomocą QSGDISP (QMGR) i QSGDISP (COPY). Jeśli menedżer kolejek jest elementem grupy współużytkowania kolejek, uwzględniane są także QSGDISP (GROUP) i QSGDISP (SHARED).

COPY

Włącz tylko, obiekty zdefiniowane za pomocą QSGDISP (COPY)

GRUPA

Uwzględnij tylko obiekty zdefiniowane za pomocą QSGDISP (GROUP); docelowy menedżer kolejek musi być elementem grupy współużytkowania kolejek.

QMGR

Włącz tylko obiekty zdefiniowane za pomocą QSGDISP (QMGR). Jest to zachowanie domyślne w przypadku użycia tej zmiennej środowiskowej w celu dopasowania do istniejącego zachowania produktu **dmpmqc fg**.

ŚRODOWISKO PRYWATNE

Włącz tylko obiekty zdefiniowane za pomocą QSGDISP (QMGR) lub QSGDISP (COPY).

WSPÓŁUŻYTKOWANY

Włącz tylko, obiekty zdefiniowane za pomocą QSGDISP (SHARED).

METRYKA_LICENCJONOWANIA_AMQ_METRIC

Multi V 9.1.1

W produkcie IBM MQ 9.1.1 ustawienie zmiennej środowiskowej **AMQ_LICENSING_METRIC=VPCMonthlyPeak** powoduje, że menedżer kolejek przesyła dane dotyczące miesięcznych typów licencji VPC zamiast domyślnego zachowania przesyłania danych dotyczących godzinowych licencji opartych na kontenerach.

Więcej informacji na temat konfigurowania produktu IBM MQ do użycia z usługą mierzenia IBM Cloud Private zawiera sekcja [IBM Cloud Private usługa mierzenia](#) w dokumentacji produktu IBM Cloud Private.

ŚLEDZENIEM AMQ_LDAP_TRACE

V 9.1.0.4 V 9.1.4

W systemach IBM MQ 9.1.0 Fix Pack 4 i IBM MQ 9.1.4, jeśli zmienna środowiskowa **AMQ_LDAP_TRACE** jest ustawiona na wartość inną niż NULL, można włączać i wyłączać śledzenie klienta LDAP bez konieczności zatrzymywania lub uruchamiania menedżera kolejek.

Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [Włączanie dynamicznego śledzenia kodu biblioteki klienta LDAP](#).

POŁOŻENIE_INICJUJĄCE_PRODUKTU_MQS_MQO

Linux UNIX

W systemach UNIX and Linux można zmienić położenie pliku `mqs.ini`, ustawiając położenie pliku `mqs.ini` w zmiennej środowiskowej **AMQ_MQS_INI_LOCATION**. Ta zmienna środowiskowa musi być ustawiona na poziomie systemu.

Więcej informacji na temat pliku `mqs.ini`, w tym położenia katalogów, zawiera sekcja [“IBM MQ plik konfiguracyjny, mqs.ini” na stronie 87.](#)

AMQ_NO_BAD_COMMS_DATA_FDCS

▶ V 9.1.0.5 ▶ V 9.1.5

Zmienna środowiskowa **AMQ_NO_BAD_COMMS_DATA_FDCS** jest aktywna po ustawieniu dowolnej wartości.

Jeśli program IBM MQ nie rozpozna początkowej transmisji danych podczas próby połączenia klienta innego niż IBM MQ z programem nasłuchującym TCP/IP IBM MQ, spowoduje to, że menedżer kolejek zapisze komunikat o błędzie [AMQ9207E](#) w dziennikach błędów menedżera kolejek. Zapisywany jest również rekord przechwytywania danych o awarii (FDC). Istnieje możliwość zablokowania generowania tych plików diagnostycznych za pomocą zmiennej środowiskowej **AMQ_NO_BAD_COMMS_DATA_FDCS**. Jeśli parametr **AMQ_NO_BAD_COMMS_DATA_FDCS** jest ustawiony na dowolną wartość (na przykład TRUE), podczas raportowania komunikatów o błędach [AMQ9207E](#) w początkowym przepływie komunikacji IBM MQ nie generuje FFST. Aby ta zmienna środowiskowa została użyta, należy ją ustawić przed uruchomieniem menedżera kolejek i procesów nasłuchiwanie.

Dane FDC są nadal generowane w przypadku, gdy klient wysyła do menedżera kolejek poprawne przepływy protokołu IBM MQ, a następnie wysyła niepoprawne dane, ponieważ wskazuje to na problem klienta, który uzasadnia dalsze dochodzenie.

AMQ_NO_IPV6

Zmienna środowiskowa **AMQ_NO_IPV6** jest aktywna po ustawieniu dowolnej wartości. Gdy ta zmienna środowiskowa jest ustawiona, wyłącza ona użycie zmiennej IPv6 podczas próby nawiązania połączenia.

AMQ_REVERSE_COMMIT_ORDER,

Zmienna środowiskowa **AMQ_REVERSE_COMMIT_ORDER** konfiguruje menedżer kolejek w taki sposób, że w transakcji XA zmiana menedżera kolejek IBM MQ jest zatwierdzana po zakończeniu odpowiedniej aktualizacji bazy danych. Aplikacje, które odczytują komunikaty z kolejek, widzą komunikat dopiero po zakończeniu odpowiedniej aktualizacji bazy danych.

Uwaga: Nie należy ustawiać **AMQ_REVERSE_COMMIT_ORDER** bez zapoznania się ze scenariuszem opisanym w sekcji [Poziom odseparowania.](#)

AMQ_SSL_ALLOW_DEFAULT_CERT

W systemach IBM MQ 9.0.0 Fix Pack 1 i IBM MQ 9.0.2, jeśli zmienna środowiskowa **AMQ_SSL_ALLOW_DEFAULT_CERT** nie jest ustawiona, aplikacja może nawiązać połączenie z menedżerem kolejek przy użyciu certyfikatu osobistego w magazynie kluczy klienta tylko wtedy, gdy certyfikat zawiera etykietę `ibmwebspheredmuserid`. Jeśli zmienna środowiskowa **AMQ_SSL_ALLOW_DEFAULT_CERT** jest ustawiona, certyfikat nie wymaga nazwy etykiety `ibmwebspheredmuserid`. Oznacza to, że certyfikat używany do nawiązywania połączenia z menedżerem kolejek może być certyfikatem domyślnym, pod warunkiem, że w repozytorium kluczy znajduje się certyfikat domyślny, a repozytorium kluczy nie zawiera certyfikatu osobistego z przedrostkiem `ibmwebspheredmuserid`.

Wartość 1 umożliwia użycie certyfikatu domyślnego.

Zamiast zmiennej środowiskowej **AMQ_SSL_ALLOW_DEFAULT_CERT** aplikacja może użyć ustawienia **CertificateLabel** w sekcji SSL pliku `mqclient.ini`. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [Etykiety certyfikatów cyfrowych, zapoznanie się z wymaganiami i “Sekcja SSL pliku konfiguracyjnego klienta” na stronie 173.](#)

AMQ_SSL_LDAP_SERVER_VERSION (wersja serwera LDAP)

Zmienna środowiskowa **AMQ_SSL_LDAP_SERVER_VERSION** może być użyta do zapewnienia, że komponenty szyfrujące IBM MQ używają protokołu LDAP v2 lub LDAP v3 w przypadkach, gdy serwery CRL wymagają użycia konkretnej wersji protokołu LDAP.

Ustaw zmienną środowiskową na odpowiednią wartość w środowisku, które jest używane do uruchamiania menedżera kolejek lub kanału:

- Aby zażądać, aby używany był protokół LDAP v2 , należy ustawić wartość **AMQ_SSL_LDAP_SERVER_VERSION=2**.
- Aby zażądać, aby używany był protokół LDAP v3 , należy ustawić wartość **AMQ_SSL_LDAP_SERVER_VERSION=3**.

Ta zmienna środowiskowa nie ma wpływu na połączenia LDAP nawiązywane przez menedżer kolejek produktu IBM MQ na potrzeby uwierzytelniania użytkowników lub autoryzacji użytkowników.

GMQ_LIB

Gdy zarówno serwer IBM MQ MQI client , jak i IBM MQ są zainstalowane w systemie, IBM MQ klasy automatyzacji dla aplikacji ActiveX (MQAX) są domyślnie uruchamiane względem serwera. Aby uruchomić produkt MQAX dla klienta, biblioteka powiązań klienta musi być określona w zmiennej środowiskowej **GMQ_MQ_LIB** , na przykład **GMQ_MQ_LIB=mqic.dll**. W przypadku instalacji tylko klienta nie jest konieczne ustawianie zmiennej środowiskowej **GMQ_MQ_LIB** . Jeśli ta zmienna środowiskowa nie jest ustawiona, program IBM MQ próbuje załadować plik **amqzst.dll**. Jeśli ta biblioteka DLL nie jest obecna (tak jak w przypadku instalacji tylko klienta), program IBM MQ próbuje załadować plik **mqic.dll**.

STRONA GŁÓWNA



W systemach UNIX, Linux i IBM zmienna środowiskowa **HOME** określa nazwę katalogu, w którym jest wyszukiwany plik **mqclient.ini** . Ten plik zawiera informacje konfiguracyjne używane przez program IBM MQ MQI clients.

Więcej informacji na ten temat zawierają sekcje [“Plik konfiguracyjny IBM MQ MQI client , mqclient.ini”](#) na stronie 149 i [“Położenie pliku konfiguracyjnego klienta”](#) na stronie 152.

HOMEDRIVE i HOMEPATH



Aby można było korzystać ze zmiennych środowiskowych **HOMEDRIVE** i **HOMEPATH** , należy je ustawić. Są one używane w systemach Windows do określenia nazwy katalogu, w którym wyszukiwany jest plik **mqclient.ini** . Ten plik zawiera informacje konfiguracyjne używane przez program IBM MQ MQI clients.

Więcej informacji na ten temat zawierają sekcje [“Plik konfiguracyjny IBM MQ MQI client , mqclient.ini”](#) na stronie 149 i [“Położenie pliku konfiguracyjnego klienta”](#) na stronie 152.

LDAP_BASEDN,

LDAP_BASEDN jest zmienną środowiskową wymaganą do uruchomienia przykładowego programu LDAP. Określa podstawową nazwę wyróżniającą dla wyszukiwania w katalogu.

HOST_LDAP

LDAP_HOST to opcjonalna zmienna środowiskowa służąca do uruchamiania przykładowego programu LDAP. Określa nazwę hosta, na którym działa serwer LDAP. Jeśli nie jest on określony, domyślnie jest to host lokalny.

WERSJA_LDAP

LDAP_VERSION to opcjonalna zmienna środowiskowa służąca do uruchamiania przykładowego programu LDAP. Określa on wersję protokołu LDAP, która ma być używana, i może mieć wartość 2 lub 3. Większość serwerów LDAP obsługuje obecnie wersję 3 protokołu; wszystkie obsługują starszą wersję 2. Ten przykład działa równie dobrze w obu wersjach protokołu, a jeśli nie jest określony, domyślnie jest w wersji 2.

MQ_CHANNEL_SUPPRESS_INTERVAL

Zmienna środowiskowa **MQ_CHANNEL_SUPPRESS_INTERVAL** określa przedział czasu (w sekundach), w którym komunikaty zdefiniowane w produkcie **MQ_CHANNEL_SUPPRESS_MSGS** mają być pomijane podczas zapisywania w dzienniku błędów, a także określa, ile razy komunikat może wystąpić w określonym przedziale czasu, zanim zostanie pominięty. Wartością domyślną jest 60,5, co oznacza, że kolejne wystąpienia danego komunikatu są pomijane po pierwszych pięciu wystąpieniach tego komunikatu w przedziale 60 sekund. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [Pomijanie komunikatów o błędach kanału w dziennikach błędów na wielu platformach](#).

Zmienną środowiskową **MQ_CHANNEL_SUPPRESS_INTERVAL** można porównać do zmiennej `SuppressInterval` w pliku "Pliki konfiguracyjne menedżera kolejek, qm.ini" na stronie 99 .

MQ_CHANNEL_SUPPRESS_MSGS

Zmienna środowiskowa **MQ_CHANNEL_SUPPRESS_MSGS** blokuje komunikaty o błędach kanału w dzienniku błędów. Można określić listę komunikatów, które są pomijane. Parametr **MQ_CHANNEL_SUPPRESS_MSGS** jest używany w połączeniu z parametrem **MQ_CHANNEL_SUPPRESS_INTERVAL**, który określa liczbę wystąpień każdego komunikatu przed jego pominięciem oraz czas, przez jaki komunikaty są pomijane. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [Pomijanie komunikatów o błędach kanału w dziennikach błędów na wielu platformach](#).

Zmienną środowiskową **MQ_CHANNEL_SUPPRESS_MSGS** można porównać do zmiennej `SuppressMessage` w pliku "Pliki konfiguracyjne menedżera kolejek, qm.ini" na stronie 99 , z tą różnicą, że można zablokować dowolny komunikat kanału przy użyciu tej zmiennej środowiskowej, podczas gdy istnieje restrykcyjna lista dla metody `qm.ini`.

TYP_POŁĄCZENIA_MQ



W przypadku wielu platform można użyć zmiennej środowiskowej **MQ_CONNECT_TYPE** w połączeniu z typem powiązania określonym w polu Opcje struktury MQCNO używanej w wywołaniu MQCONN. **MQ_CONNECT_TYPE** ma wpływ tylko na powiązania STANDARD. W przypadku innych powiązań parametr **MQ_CONNECT_TYPE** jest ignorowany.

Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [Używanie opcji wywołania MQCONN z wartością MQ_CONNECT_TYPE](#).

MQ_CROSS_QUEUE_ORDER_ALL

Po ustawieniu zmiennej środowiskowej **MQ_CROSS_QUEUE_ORDER_ALL** na wartość niezerową kolejność umieszczania komunikatów jest zachowywana w jednostce pracy. Oznacza to, że jeśli komunikaty w jednostce pracy (UoW) są umieszczane w wielu kolejkach (na przykład Q1, to Q2), po wystąpieniu komunikatu MQCMIT komunikaty są dostarczane i udostępniane w tej samej kolejności, w jakiej były w kolejce PUT.

W środowisku z wieloma menedżerami kolejek produkt **MQ_CROSS_QUEUE_ORDER_ALL** musi istnieć i mieć niepustą wartość zarówno po stronie wysyłającej, jak i odbierającej przed uruchomieniem każdego menedżera kolejek.

MQ_EPHEMERAL_PREFIX



Zmienna środowiskowa **MQ_EPHEMERAL_PREFIX** określa ścieżkę do katalogu efemerycznego menedżera kolejek, w którym są przechowywane dane efemerycznego menedżera kolejek podczas działania menedżera kolejek.

Zamiast zmieniać przedrostek krótkotrwały, zmieniając atrybut **EphemeralPrefix** w atrybucie **DefaultEphemeralPrefix** w sekcji AllQueueManagers w pliku `mq5.ini`, można użyć zmiennej środowiskowej **MQ_EPHEMERAL_PREFIX**, aby nadpisać zmienną **EphemeralPrefix** dla komendy `crtmqm`. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [“Konfigurowalny katalog efemeryczny”](#) na stronie 10.

ŚCIEŻKA_PLIKU_MQ

Windows

Zmienna środowiskowa **MQ_FILE_PATH** jest konfigurowana podczas instalowania pakietu środowiska wykonawczego na platformie Windows. Ta zmienna środowiskowa zawiera te same dane, co następujący klucz w rejestrze systemu Windows:

```
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\IBM\WebSphere MQ\Installation\InstallationName\FilePath
```

Więcej informacji można znaleźć w sekcji [setmqenv \(set IBM MQ environment\)](#) i [crtmqenv \(create IBM MQ environment\)](#).

MQ_JAVA_DATA_PATH,

Zmienna środowiskowa **MQ_JAVA_DATA_PATH** określa katalog dla danych wyjściowych dziennika i śledzenia dla systemów IBM MQ classes for JMS i IBM MQ classes for Java. Jest on używany przez skrypty udostępnione w systemach IBM MQ classes for JMS i IBM MQ classes for Java.

Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [Ustawianie zmiennych środowiskowych dla klas IBM MQ classes for JMS](#) oraz sekcja [Zmienne środowiskowe dotyczące klas IBM MQ classes for Java](#).

ŚCIEŻKA_INSTALACJI_PRODUKTU_MQJAVA

Zmienna środowiskowa **MQ_JAVA_INSTALL_PATH** określa katalog, w którym jest zainstalowany plik IBM MQ classes for JMS (patrz [Co jest zainstalowane dla klas IBM MQ classes for JMS](#)) oraz plik IBM MQ classes for Java (patrz [IBM MQ classes for Java -katalogi instalacyjne](#)).

Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [Ustawianie zmiennych środowiskowych dla klas IBM MQ classes for JMS](#) oraz sekcja [Zmienne środowiskowe dotyczące klas IBM MQ classes for Java](#).

MQ_JAVA_LIB_PATH

Zmienna środowiskowa **MQ_JAVA_LIB_PATH** określa katalog, w którym są przechowywane biblioteki IBM MQ classes for JMS i IBM MQ classes for Java. Niektóre skrypty, na przykład IVTRun, które są dostarczane z IBM MQ classes for JMS lub IBM MQ classes for Java, używają tej zmiennej środowiskowej.

Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [Ustawianie zmiennych środowiskowych dla klas IBM MQ classes for JMS](#) oraz sekcja [Zmienne środowiskowe dotyczące klas IBM MQ classes for Java](#).

MQ_SET_NODELAYACK

AIX

Zmienna środowiskowa **MQ_SET_NODELAYACK** wyłącza opóźnione potwierdzenie TCP w systemie AIX.

Ustawienie tej zmiennej środowiskowej powoduje wyłączenie opóźnionego potwierdzenia TCP przez wywołanie wywołania `setsockopt` systemu operacyjnego z opcją `TCP_NODELAYACK`. Tylko system AIX obsługuje tę funkcję, dlatego zmienna środowiskowa **MQ_SET_NODELAYACK** ma wpływ tylko na system AIX.

PLIK MQAPI_TRACE_LOGFILE

Przykładowy program obsługi wyjścia funkcji API generuje śledzenie MQI do pliku określonego przez użytkownika z przedrostkiem zdefiniowanym w zmiennej środowiskowej **MQAPI_TRACE_LOGFILE**.

Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [Przykładowy program obsługi wyjścia funkcji API](#).

NAZWA_APLIKACJI_MQNAME



Jeśli nazwa aplikacji nie została jeszcze wybrana, można użyć zmiennej środowiskowej **MQAPPLNAME** jako nazwy, która ma być używana do identyfikowania połączenia z menedżerem kolejek. Używanych jest tylko 28 pierwszych znaków i nie mogą to być same odstępny ani znaki puste.

Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [Używanie nazwy aplikacji w obsługiwanych językach programowania](#).

Identyfikator MQCCSID

Zmienna środowiskowa **MQCCSID** określa numer kodowanego zestawu znaków, który ma być używany, i przestania wartość identyfikatora CCSID, z którą skonfigurowano serwer. Za pomocą parametru **MQCCSID** można przestąpić rodzimy identyfikator CCSID aplikacji i określić numer kodowanego zestawu znaków, który ma być używany, na przykład jeśli rodzimy identyfikator CCSID jest nieobsługiwany identyfikatorem CCSID lub nie jest wymagany identyfikatorem CCSID.

Aby ustawić **MQCCSID**, użyj jednej z następujących komend:

-   W systemie UNIX and Linux:

```
export MQCCSID=number
```

-  W systemie Windows:

```
SET MQCCSID=number
```

-  W systemie IBM i:

```
ADDENVVAR ENVVAR(MQCCSID) VALUE(number)
```

Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [Wybieranie identyfikatora CCSID klienta lub serwera](#).

Adres MQCCDTURL

Zmienna środowiskowa **MQCCDTURL** umożliwia ustawienie kombinacji zmiennych środowiskowych **MQCHLLIB** i **MQCHLTAB**. Umożliwia ona udostępnienie pliku, ftp lub http URL jako pojedynczej wartości, z której można uzyskać tabelę definicji kanału klienta dla rodzimych programów łączących się jako klienty, czyli aplikacje w języku C, COBOL lub C++.

Uwaga: Użycie zmiennych środowiskowych w celu udostępnienia adresu URL nie ma wpływu na aplikacje Java, JMS lub zarządzane aplikacje .NET.

Produkt IBM MQ obsługuje pobieranie tabeli CCDT z pliku, ftp lub http URL. Jednak **MQCCDTURL** akceptuje tylko wartość URL. Nie akceptuje on istniejącego formatu katalogu lokalnego systemu plików.

Aby użyć **MQCCDTURL** zamiast **MQCHLLIB** i **MQCHLTAB** z plikiem lokalnym, można użyć protokołu 'file://'. Dlatego, jak pokazano w tym przykładzie dla systemów AIX i Linux:

```
export MQCCDTURL=file:///var/mqm/qmgrs/QMGR/@ipcc/MYCHL.TAB
```

jest równoważne:

```
export MQCHLLIB=/var/mqm/qmgrs/QMGR/@ipcc
export MQCHLTAB=MYCHL.TAB
```

Można również określić plik JSON, jak to pokazano w poniższym przykładzie dla Windows:

```
set MQCCDTURL=file:/c:/mq-channels/CCDT-QMGR1.json
```

jest równoważne:

```
set MQCHLLIB=C:\mq-channels
set MQCHLTAB=CCDT-QMGR1.json
```

Więcej informacji na ten temat zawiera [“Dostęp URL do tabeli definicji kanału klienta” na stronie 53](#).

MQCERTLABL

Zmienna środowiskowa **MQCERTLABL** definiuje etykietę certyfikatu definicji kanału dla produktu IBM MQ, która ma być używana do znajdowania certyfikatu osobistego wysyłanego podczas uzgadniania TLS.

Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [Etykiety certyfikatów cyfrowych, zapoznanie się z wymaganiami](#).

MQCERTVPOL

Zmienna środowiskowa **MQCERTVPOL** określa typ strategii sprawdzania poprawności certyfikatu, która ma być używana. Ta zmienna środowiskowa nadpisuje atrybut **CertificateValPolicy** w sekcji SSL pliku konfiguracyjnego klienta.

Parametr **MQCERTVPOL** można ustawić na jedną z dwóch wartości:

ANY

Użyj dowolnej strategii sprawdzania poprawności certyfikatów, która jest obsługiwana przez bazową bibliotekę bezpiecznych gniazd. Jest to ustawienie domyślne.

RFC5280

Należy używać tylko sprawdzania poprawności certyfikatu zgodnego ze standardem RFC 5280.

Aby ustawić parametr **MQCERTVPOL**, należy użyć jednej z następujących komend:

-   W systemach UNIX and Linux :

```
export MQCERTVPOL= value
```

-  W systemach Windows :

```
SET MQCERTVPOL= value
```

-  W systemach IBM i :

```
ADDENVVAR ENVVAR(MQCERTVPOL) VALUE(value)
```

Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [Strategie sprawdzania poprawności certyfikatów w produkcji IBM MQ](#) i sekcja [Konfigurowanie strategii sprawdzania poprawności certyfikatów w produkcji IBM MQ](#).

Biblioteka MQCHLLIB

Zmienna środowiskowa **MQCHLLIB** określa ścieżkę do pliku zawierającego tabelę definicji kanału klienta (CCDT). Plik jest tworzony na serwerze, ale można go skopiować na stację roboczą IBM MQ MQI client .

Aby ustawić parametr **MQCHLLIB**, należy użyć jednej z następujących komend:

- **Windows** W systemie Windows:

```
SET MQCHLLIB=pathname
```

Na przykład:

```
SET MQCHLLIB=C:\wmqtest
```

- **Linux** **UNIX** W systemach UNIX and Linux :

```
export MQCHLLIB=pathname
```

- **IBM i** IBM i:

```
ADDENVVAR ENVVAR(MQCHLLIB) VALUE(pathname)
```

Jeśli parametr **MQCHLLIB** nie jest ustawiony, domyślną ścieżką dla klienta jest:

- **Linux** **UNIX** W systemie UNIX and Linux: `/var/mqm/`
- **Windows** W systemie Windows: `MQ_INSTALLATION_PATH`
- **IBM i** W systemie IBM i: `/QIBM/UserData/mqm/`

W przypadku komend **crtmqm** i **strmqm** domyślna ścieżka to jeden z dwóch zestawów ścieżek. Jeśli ustawiona jest wartość *datapath*, domyślną ścieżką jest jeden z pierwszych zestawów. Jeśli parametr *datapath* nie jest ustawiony, wartością domyślną ścieżki jest jeden z drugiego zestawu.





- **Linux** **UNIX** W systemie UNIX and Linux: `datapath/@ipcc`
- **Windows** W systemie Windows: `datapath\@ipcc`
- **IBM i** W systemie IBM i: `datapath/&ipcc`

lub:

- **Linux** **UNIX** W systemie UNIX and Linux: `/prefix/qmgrs/qmgrname/@ipcc`
- **Windows** W systemie Windows: `MQ_INSTALLATION_PATH\data\qmgrs\qmgrname\@ipcc`
- **IBM i** W systemie IBM i: `/prefix/qmgrs/qmgrname/&ipcc`

gdzie:

- *MQ_INSTALLATION_PATH* reprezentuje katalog wysokiego poziomu, w którym jest zainstalowany produkt IBM MQ.
- Jeśli istnieje, *datapath* jest wartością *DataPath* zdefiniowaną w sekcji menedżera kolejek.
- *prefix* jest wartością przedrostka zdefiniowanego w sekcji menedżera kolejek. Przedrostek jest zwykle jedną z następujących wartości:
 - **Linux** **UNIX** `/var/mqm` w systemach UNIX and Linux.
 - **IBM i** `/QIBM/UserData/mqm/` na platformie IBM i.
- *qmgrname* jest wartością atrybutu *Directory* zdefiniowaną w sekcji menedżera kolejek. Wartość może być inna niż rzeczywista nazwa menedżera kolejek. Wartość mogła zostać zmieniona w celu zastąpienia znaków specjalnych.
- Miejsce zdefiniowania sekcji menedżera kolejek zależy od platformy:

-    W pliku `mqsc.ini` w systemie IBM i: UNIX and Linux.
-  W rejestrze w systemie Windows.

Uwagi:

1.  Jeśli jako serwer używany jest serwer IBM MQ for z/OS, plik musi być przechowywany na klienckiej stacji roboczej IBM MQ.
2. Jeśli ta opcja jest ustawiona, wartość `MQCHLLIB` przestania ścieżkę używaną do znajdowania tabeli definicji kanału klienta.
3. `MQCHLLIB` może zawierać URL, który działa w połączeniu ze zmienną środowiskową `MQCHLTAB` (patrz sekcja [“Dostęp URL do tabeli definicji kanału klienta”](#) na stronie 53).
4. Zasięg zmiennych środowiskowych, takich jak `MQCHLLIB`, może być ograniczony do procesu, zadania lub całego systemu, w sposób specyficzny dla platformy.
5. Jeśli na serwerze zostanie ustawiony produkt `MQCHLLIB` w całym systemie, dla wszystkich menedżerów kolejek na serwerze zostanie ustawiona ta sama ścieżka do pliku `CCDT`. Jeśli zmienna środowiskowa `MQCHLLIB` nie zostanie ustawiona, ścieżka będzie inna dla każdego menedżera kolejek. Menedżery kolejek odczytują wartość parametru `MQCHLLIB`, jeśli jest on ustawiony, w komendzie `crtmqm` lub `strmqm`.
6. Jeśli na jednym serwerze zostanie utworzonych wiele menedżerów kolejek, rozróżnienie jest ważne z następującego powodu. Jeśli zostanie ustawiony `MQCHLLIB` w całym systemie, każdy menedżer kolejek aktualizuje ten sam plik `CCDT`. Plik zawiera definicje połączeń klienta ze wszystkich menedżerów kolejek na serwerze. Jeśli ta sama definicja istnieje w wielu menedżerach kolejek, na przykład `SYSTEM.DEF.CLNTCONN`, plik zawiera najnowszą definicję. Jeśli podczas tworzenia menedżera kolejek ustawiono parametr `MQCHLLIB`, plik `SYSTEM.DEF.CLNTCONN` jest aktualizowany w tabeli definicji kanału klienta. Aktualizacja spowoduje nadpisanie pliku `SYSTEM.DEF.CLNTCONN` utworzonego przez inny menedżer kolejek. Jeśli wcześniej zmodyfikowano definicję, modyfikacje zostaną utracone. Z tego powodu należy rozważyć znalezienie alternatywy dla ustawienia zmiennej `MQCHLLIB` jako zmiennej środowiskowej całego systemu na serwerze.
7. Opcja `MQSC` i `PCF NOREPLACE` w definicji połączenia klienckiego nie sprawdza zawartości pliku `CCDT`. Definicja kanału połączenia klienckiego o tej samej nazwie, która została wcześniej utworzona, ale nie została zastąpiona przez ten menedżer kolejek, niezależnie od opcji `NOREPLACE`. Jeśli definicja została wcześniej utworzona przez ten sam menedżer kolejek, nie jest ona zastępowana.
8. Komenda `rcrmqobj -t clchltab` usuwa i ponownie tworzy plik `CCDT`. Plik zostanie ponownie utworzony tylko z definicjami połączeń klienta utworzonymi w menedżerze kolejek, dla którego uruchomiono komendę.
9. Inne komendy aktualizujące tabelę `CCDT` modyfikują tylko te kanały połączenia klienckiego, które mają taką samą nazwę kanału. Inne kanały połączenia klienckiego w pliku nie są zmieniane.
10. Ścieżka dla `MQCHLLIB` nie wymaga znaków cudzośćowu.

Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [“Położenia tabeli definicji kanału klienta”](#) na stronie 52, [“Dostęp URL do tabeli definicji kanału klienta”](#) na stronie 53 i sekcja [Nawiązywanie połączenia aplikacji klienckich z menedżerami kolejek przy użyciu zmiennych środowiskowych](#).

MQCHLTAB

Zmienna środowiskowa `MQCHLTAB` określa nazwę pliku zawierającego tabelę definicji kanału klienta (`CCDT`). Domyślna nazwa pliku to `AMQCLCHL.TAB`.

Aby ustawić parametr `MQCHLTAB`, należy użyć jednej z następujących komend:

-   W systemie UNIX and Linux:

```
export MQCHLTAB=filename
```

- **Windows** W systemie Windows:

```
SET MQCHLTAB=filename
```

- **IBM i** W systemie IBM i:

```
ADDENVVAR ENVVAR(MQCHLTAB) VALUE(filename)
```

Na przykład:

```
SET MQCHLTAB=ccdf1.tab
```

W taki sam sposób, jak w przypadku klienta, zmienna środowiskowa **MQCHLTAB** na serwerze określa nazwę tabeli definicji kanału klienta.

Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja “Położenia tabeli definicji kanału klienta” na stronie 52, “Dostęp URL do tabeli definicji kanału klienta” na stronie 53 i sekcja [Nawiązywanie połączenia aplikacji klienckich z menedżerami kolejek przy użyciu zmiennych środowiskowych](#).

MQCLNTCF,

Zmienna środowiskowa **MQCLNTCF** określa położenie pliku konfiguracyjnego IBM MQ MQI client . Ten plik zawiera informacje konfiguracyjne używane przez program IBM MQ MQI clients.

Za pomocą zmiennej środowiskowej **MQCLNTCF** można zmodyfikować ścieżkę do pliku `mqclient.ini` .

Formatem tej zmiennej środowiskowej jest pełny URL. Oznacza to, że nazwą pliku może nie być `mqclient.ini`, co ułatwia umieszczenie pliku w przyłączonym do sieci systemie plików. Więcej informacji na ten temat zawierają sekcje [“Plik konfiguracyjny IBM MQ MQI client , mqclient.ini”](#) na stronie 149 i [“Położenie pliku konfiguracyjnego klienta”](#) na stronie 152.

MQDOTNET_TRACE_ON

Zmienna środowiskowa **MQDOTNET_TRACE_ON** jest używana do włączania śledzenia dla klientów IBM MQ .NET podlegających redystrybucji. Wartości mniejsze lub równe 0 nie włączają śledzenia, 1 włącza śledzenie domyślne, a wartości większe niż 1 włącza śledzenie szczegółowe.

Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [Instalowanie produktu IBM MQ classes for .NET Standard](#).

MQIPADDRV

Zmienna środowiskowa **MQIPADDRV** określa, który protokół IP ma być używany dla połączenia kanału. Może przyjmować wartości łańcuchowe "MQIPADDR_IPV4" lub "MQIPADDR_IPV6". Wartości te mają takie same znaczenie jak IPv4 i IPv6 w **ALTER QMGR IPADDRV** oraz atrybut **IPAddressVersion** w sekcji TCP pliku konfiguracyjnego klienta. Jeśli zmienna środowiskowa nie jest ustawiona, przyjmowana jest wartość "MQIPADDR_IPV4" .

Aby ustawić parametr **MQIPADDRV**, należy użyć jednej z następujących komend:

- **Linux** **UNIX** W systemie UNIX and Linux:

```
export MQIPADDRV=MQIPADDR_IPV4|MQIPADDR_IPV6" />
```

- **Windows** W systemie Windows:

```
SET MQIPADDRV=MQIPADDR_IPV4|MQIPADDR_IPV6
```

- ▶ **IBM i** W systemie IBM i:

```
ADDENVVAR ENVVAR(MQIPADDRV) VALUE(MQIPADDR_IPV4|MQIPADDR_IPV6)
```

LICENCJA MQLICENCJA

V 9.1.5 Linux

W systemach Linux można użyć zmiennej środowiskowej **MQLICENSE** , aby zaakceptować lub wyświetlić licencję IBM MQ po zainstalowaniu produktu.

Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [Akceptacja licencji w serwisie IBM MQ dla produktu Linux](#) .

Zmienna środowiskowa **MQLICENSE** może być ustawiona na jedną z dwóch wartości:

Zaakceptuj

Zaakceptuj licencję po instalacji.

widok

Wyświetl licencję, jeśli została zaakceptowana.

Aby zaakceptować licencję po instalacji, użyj następującej komendy:

```
export MQLICENSE=accept
```

Aby wyświetlić licencję, użyj następującej komendy:

```
export MQLICENSE=view
```

Uwaga: W celu zaakceptowania i wyświetlenia licencji można również użyć następujących komend:

- `mqlicense` (zaakceptuj licencję po instalacji)
- `dspmqlc` (wyświetl licencję IBM MQ)

WIELKOŚĆ_DZIENNIK_BŁĘDY_MQMAX

Multi

Zmienna środowiskowa **MQMAXERRORLOGSIZE** określa wielkość dziennika błędów menedżera kolejek, który jest kopiowany do kopii zapasowej.

Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [Korzystanie z dzienników błędów](#).

NAZWA MQNAME

Windows

Zmienna środowiskowa **MQNAME** określa lokalną nazwę NetBIOS , z której mogą korzystać procesy IBM MQ . Połączenie NetBIOS dotyczy tylko klienta i serwera z systemem Windows.

Aby ustawić **MQNAME**, użyj następującej komendy:

```
SET MQNAME=Your_env_Name
```

Na przykład:

```
SET MQNAME=CLIENT1
```

Niektóre implementacje protokołu NetBIOS wymagają unikalnej nazwy, ustawionej przez parametr **MQNAME**, dla każdej aplikacji, jeśli na serwerze IBM MQ MQI client jest jednocześnie uruchomionych wiele aplikacji IBM MQ .

Więcej informacji na ten temat zawiera [“Definiowanie lokalnej nazwy NetBIOS serwera IBM MQ” na stronie 250.](#)

MQNOREMPOOL

Po ustawieniu zmiennej środowiskowej **MQNOREMPOOL** wyłącza ona zestawianie kanałów i powoduje, że kanały są uruchamiane jako wątki procesu nastuchującego.

Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [MCATYPE \(Typ agenta kanału komunikatów\).](#)

MQPSE_TRACE_LOGFILE,

Zmienna środowiskowa **MQPSE_TRACE_LOGFILE** jest używana podczas uruchamiania przykładowego programu obsługi wyjścia publikowania AMQSPSE0, który jest przykładowym programem w języku C wyjścia w celu przechwycenia publikacji przed jej dostarczeniem do subskrybenta. W procesie aplikacji, która ma być śledzona, ta zmienna środowiskowa opisuje miejsce, w którym muszą być zapisywane pliki śledzenia.

Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [Przykładowy program obsługi wyjścia publikowania.](#)

PLIK MQS_AMSCRED_KEYFILE

Zmiennej środowiskowej **MQS_AMSCRED_KEYFILE** można użyć do nadpisania lub udostępnienia początkowego pliku kluczy, który ma być używany w czasie wykonywania aplikacji IBM MQ Advanced Message Security (AMS), lub podczas zabezpieczania pliku konfiguracyjnego magazynu kluczy za pomocą komendy **runamscred**.

Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [Używanie magazynów kluczy i certyfikatów z produktem AMS i Ochrona haseł w plikach konfiguracyjnych komponentu IBM MQ.](#)

MQS_DISABLE_ALL_INTERCEPT

Zmiennej środowiskowej **MQS_DISABLE_ALL_INTERCEPT** można użyć do wyłączenia serwera IBM MQ Advanced Message Security (AMS), jeśli podczas próby nawiązania połączenia z menedżerem kolejek z wcześniejszej wersji produktu jest zgłaszany błąd 2085 (MQRC_UNKNOWN_OBJECT_NAME), a produkt IBM MQ jest używany z rodzimymi klientami C.

Uwaga: Zmiennej środowiskowej **MQS_DISABLE_ALL_INTERCEPT** można użyć tylko dla klientów w języku C. W przypadku klientów systemu Java należy użyć zmiennej środowiskowej **AMQ_DISABLE_CLIENT_AMS**.

Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [Wyłączanie zaawansowanych zabezpieczeń komunikatów na kliencie.](#)

Host_IPC_MQS

Ponieważ obiekty systemu plików IPC muszą być rozróżniane według systemu, do ścieżki katalogu dodawany jest podkatalog dla każdego systemu, w którym działa menedżer kolejek. Jeśli wygenerowana wartość nazwy hosta powoduje problem, można ustawić nazwę hosta za pomocą zmiennej środowiskowej **MQS_IPC_HOST**.

Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [Współużytkowanie plików produktu IBM MQ na platformie Multiplatforms.](#)

MQS_KEYSTORE_CONF (KonF)

Zmienna środowiskowa **MQS_KEYSTORE_CONF** określa położenie pliku konfiguracyjnego magazynu kluczy dla serwera IBM MQ Advanced Message Security (AMS), jeśli plik nie znajduje się w położeniu domyślnym *home_directory/.mq/keystore.conf*.

Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [Korzystanie z magazynów kluczy i certyfikatów w produkcie AMS](#).

W przypadku problemów z produktem Managed File Transfer należy zapoznać się z sekcją [Co zrobić, jeśli produkt MFT nie odczytuje właściwości magazynu kluczy z pliku konfiguracyjnego magazynu kluczy w produkcie AMS](#).

OPCJE MQS_TRACE_OPTIONS

AIX

W celu selektywnego śledzenia komponentów w systemie AIX należy użyć zmiennej środowiskowej **MQS_TRACE_OPTIONS**, aby pojedynczo aktywować funkcje śledzenia szczegółowego i funkcji śledzenia parametrów.

Uwaga: Zmienną środowiskową **MQS_TRACE_OPTIONS** należy ustawiać tylko wtedy, gdy zostanie to zalecone przez dział wsparcia IBM.

Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [Śledzenie w systemie UNIX and Linux](#).

SERWER MQSERVER

Zmienna środowiskowa **MQSERVER** jest używana do zdefiniowania minimalnego kanału. **MQSERVER** określa położenie serwera IBM MQ i metodę komunikacji, która ma być używana.

Uwaga: Nie można użyć **MQSERVER** do zdefiniowania kanału TLS lub kanału z wyjściami kanału. Więcej informacji na temat definiowania kanału TLS zawiera sekcja [Zabezpieczanie kanałów za pomocą protokołu TLS](#).

W poniższych przykładach przedstawiono sposób ustawiania parametru **MQSERVER**:

- Linux > UNIX W systemie UNIX and Linux:

```
export MQSERVER='SYSTEM.DEF.SVRCONN/TCP/AMACHINE.ACOMPANY.COM(1414)'
```

- Windows W systemie Windows:

```
SET MQSERVER=SYSTEM.DEF.SVRCONN/TCP/AMACHINE.ACOMPANY.COM(1414)
```

- IBM i W systemie IBM i:

```
ADDENVVAR ENVVAR(MQSERVER) VALUE('SYSTEM.DEF.SVRCONN/TCP/AMACHINE.ACOMPANY.COM(1414)')
```

Uwaga:

- Nazwa kanału nie może zawierać znaku ukośnika (/), ponieważ ten znak jest używany do oddzielania nazwy kanału, typu transportu i nazwy połączenia. Gdy zmienna środowiskowa **MQSERVER** jest używana do zdefiniowania kanału klienta, używana jest maksymalna długość komunikatu (MAXMSGL) wynosząca 100 MB. Dlatego maksymalna wielkość komunikatu obowiązującą dla kanału jest wartością określoną w kanale SVRCONN na serwerze.
- Typem transportu może być LU62, TCP, NETBIOS, SPX, w zależności od platformy klienta IBM MQ.
- Nazwa połączenia musi być pełną nazwą sieci. Na przykład: AMACHINE.ACOMPANY.COM(1414).
- Nazwa połączenia może być listą nazw połączeń oddzielonych przecinkami. Nazwy połączeń na liście są używane w podobny sposób, jak wiele połączeń w tabeli połączeń klienta. Lista nazw połączeń może być używana jako alternatywa dla grup menedżerów kolejek w celu określenia wielu połączeń, które mają być próbowane przez klienta. W przypadku konfigurowania menedżera kolejek z wieloma instancjami można użyć listy nazw połączeń, aby określić inne instancje menedżera kolejek.

Jeśli do zdefiniowania kanału między komputerem z systemem IBM MQ MQI client a serwerem używana jest zmienna środowiskowa **MQSERVER**, jest to jedyny kanał dostępny dla aplikacji i nie jest tworzone odwołanie do tabeli definicji kanału klienta (CCDT).

Więcej informacji na ten temat zawiera [“Tworzenie kanału połączenia klienckiego w systemie IBM MQ MQI client przy użyciu usługi MQSERVER”](#) na stronie 37.

MQSNOAUT

Ustawienie dowolnej wartości zmiennej środowiskowej **MQSNOAUT** powoduje wyłączenie menedżera uprawnień do obiektów (OAM) i uniemożliwia sprawdzanie zabezpieczeń. Może to być odpowiednie dla środowiska testowego.

Zmienna środowiskowa **MQSNOAUT** jest uwzględniana tylko podczas tworzenia menedżera kolejek.



Ostrzeżenie: Aby włączyć tryb OAM, należy usunąć menedżer kolejek, usunąć zmienną środowiskową, a następnie ponownie utworzyć menedżer kolejek bez określania wartości **MQSNOAUT**.

Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [Zapobieganie sprawdzaniu dostępu do ochrony w systemach AIX, Linux i Windows](#).

Poprawka MQSPREFIX

Zamiast zmieniać domyślny przedrostek, można użyć zmiennej środowiskowej **MQSPREFIX**, aby nadpisać plik **DefaultPrefix** dla komendy **crtmqm**.

Więcej informacji na ten temat zawierają sekcje [IBM MQ nazwy plików](#) i [AllQueueManagers w pliku mqs.ini](#).

MQSSLCRYP




Zmienna środowiskowa **MQSSLCRYP** zawiera łańcuch parametru, którego można użyć do skonfigurowania sprzętu szyfrującego w systemie. Dozwolone wartości są takie same, jak dla parametru **SSLCRYP** komendy **ALTER QMGR**.

Aby ustawić parametr **MQSSLCRYP**, należy użyć jednej z następujących komend:

-   W systemach UNIX and Linux:

```
export MQSSLCRYP=string
```

-  W systemach Windows:

```
SET MQSSLCRYP=string
```

Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [Konfigurowanie sprzętu szyfrującego w systemie UNIX, Linux, and Windows](#).

MQSSLFIPS

Zmienna środowiskowa **MQSSLFIPS** określa, czy mają być używane tylko algorytmy z certyfikatem FIPS, jeśli szyfrowanie jest wykonywane w produkcie IBM MQ. Dla tej zmiennej środowiskowej można ustawić wartość YES lub NO. Wartość domyślna to NO. Te wartości są takie same, jak dla parametru **SSLFIPS** komendy **ALTER QMGR**.

Aby ustawić parametr **MQSSLFIPS**, należy użyć jednej z następujących komend:

- **Linux** **UNIX** W systemach UNIX and Linux:

```
export MQSSLFIPS=YES|NO
```

- **Windows** W systemach Windows:

```
SET MQSSLFIPS=YES|NO
```

- **IBM i** W systemie IBM i:

```
ADDENVVAR ENVVAR(MQSSLFIPS) VALUE(YES|NO)
```

Użycie sprzętu szyfrującego ma wpływ na użycie algorytmów certyfikowanych przez FIPS. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [Określanie, że w czasie wykonywania na kliencie MQI są używane tylko CipherSpecs z certyfikatem FIPS](#).

MQSSLKEYR

Zmienna środowiskowa **MQSSLKEYR** określa położenie repozytorium kluczy, w którym przechowywany jest certyfikat cyfrowy należący do użytkownika, w formacie rdzenia. Format rdzenia oznacza, że zawiera pełną ścieżkę i nazwę pliku bez rozszerzenia.

Aby ustawić parametr **MQSSLKEYR**, należy użyć jednej z następujących komend:

- **Linux** **UNIX** W systemach UNIX and Linux:

```
export MQSSLKEYR=pathname
```

- **Windows** W systemach Windows:

```
SET MQSSLKEYR=pathname
```

- **IBM i** W systemie IBM i:

```
ADDENVVAR ENVVAR(MQSSLKEYR) VALUE(pathname)
```

Ta zmienna środowiskowa nie ma wartości domyślnej.

Więcej informacji na ten temat zawiera opis parametru **SSLKEYR** komendy [ALTER QMGR](#).

MQSSLPROXY

Zmienna środowiskowa **MQSSLPROXY** określa nazwę hosta i numer portu serwera proxy HTTP, który ma być używany przez pakiet GSKit na potrzeby sprawdzania protokołu OCSP.

Aby ustawić parametr **MQSSLPROXY**, należy użyć jednej z następujących komend:

- **Linux** **UNIX** W systemach UNIX and Linux:

```
export MQSSLPROXY="string"
```

- **Windows** W systemach Windows:

```
SET MQSSLPROXY= string
```


Łącuch podany w parametrze **MQSSLPROXY** może być nazwą hosta lub adresem sieciowym serwera proxy HTTP, który ma być używany przez pakiet GSKit na potrzeby sprawdzania protokołu OCSP. Po tym adresie można podać opcjonalny numer portu ujęty w nawiasy. Jeśli nie zostanie określony numer portu, będzie używany domyślny port o numerze 80.

Linux **UNIX** Na przykład w systemach UNIX and Linux można użyć jednej z następujących komend:

- ```
export MQSSLPROXY="proxy.example.com(80)"
```

- ```
export MQSSLPROXY="127.0.0.1"
```

Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [Praca z protokołem OCSP \(Online Certificate Status Protocol\)](#).

MQSSLRESET

Zmienna środowiskowa **MQSSLRESET** określa liczbę niezaszyfrowanych bajtów wystanych i odebranych w kanale TLS przed ponownym wynegocjowaniem klucza tajnego TLS. Można ją ustawić na liczbę całkowitą z zakresu od 0 do 999 999 999. Wartością domyślną jest 0, co oznacza, że klucze tajne nie są nigdy renegotjowane. Jeśli zostanie podana liczba operacji resetowania tajnego klucza TLS w zakresie od 1 bajtu do 32 kB, kanały TLS używają liczby operacji resetowania tajnego klucza o wielkości 32 kB. Ta liczba operacji resetowania klucza tajnego ma na celu uniknięcie nadmiernej liczby operacji resetowania klucza, które miałyby miejsce w przypadku małych wartości resetowania klucza tajnego TLS.

Aby ustawić parametr **MQSSLRESET**, należy użyć jednej z następujących komend:

- **Linux** **UNIX** W systemach UNIX and Linux:

```
export MQSSLRESET=integer
```

- **Windows** W systemach Windows:

```
SET MQSSLRESET=integer
```

- **IBM i** W systemie IBM i:

```
ADDENVVAR ENVVAR(MQSSLRESET) VALUE(integer)
```

Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [Resetowanie kluczy tajnych SSL i TLS](#).

ELEMENT MQSUITEB

ULW

Produkt IBM MQ można skonfigurować do działania zgodnie ze standardem NSA Suite B na platformach UNIX, Linux, and Windows .

Zmienna środowiskowa **MQSUITEB** określa, czy ma być używane szyfrowanie zgodne z pakietem Suite B. Jeśli ma być używane szyfrowanie Suite B, można określić siłę szyfrowania, ustawiając parametr **MQSUITEB** na jedną z następujących wartości:

- BRAK
- 128_BIT, 192_BIT
- 128_BIT
- 192_BIT

Można podać wiele wartości, używając listy rozdzielanej przecinkami. Użycie wartości NONE z dowolną inną wartością jest niepoprawne.

Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [Konfigurowanie produktu IBM MQ for Suite B](#).

LIMIT_CZASU_MQTCR

Zmienna środowiskowa **MQTCPTIMEOUT** określa, jak długo IBM MQ oczekuje na wywołanie połączenia TCP.

ODQ_MSG

Jeśli używana jest procedura obsługi kolejki niedostarczonych komunikatów inna niż **runmqdlq**, dostępne jest źródło przykładu **amqsd1q**, którego można użyć jako podstawy. Przykład jest podobny do programu obsługi niedostarczonych komunikatów udostępnionego w produkcie, ale informacje o śledzeniu i błędach są różne. Użyj zmiennej środowiskowej **ODQ_MSG**, aby ustawić nazwę pliku zawierającego komunikaty o błędach i komunikaty informacyjne. Udostępniony plik ma nazwę **amqsd1q.msg**.

Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [Przykład programu obsługi kolejki niedostarczonych komunikatów](#).

ŚLEDZENIE ODQ_TRACE

Jeśli używana jest procedura obsługi kolejki niedostarczonych komunikatów inna niż **runmqdlq**, dostępne jest źródło przykładu **amqsd1q**, którego można użyć jako podstawy. Przykład jest podobny do programu obsługi niedostarczonych komunikatów udostępnionego w produkcie, ale informacje o śledzeniu i błędach są różne. Aby włączyć śledzenie, ustaw zmienną środowiskową **ODQ_TRACE** na wartość YES lub yes.

Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [Przykład programu obsługi kolejki niedostarczonych komunikatów](#).

ŚCIEŻKA_MSMQ

Zmienna środowiskowa **OMQ_PATH** określa miejsce, w którym można znaleźć raport Objaw pierwszego niepowodzenia, jeśli klasy automatyzacji IBM MQ dla skryptu ActiveX nie powiedzą się.

ŚLEDZENIE OMQ_TRACE

Klasy automatyzacji IBM MQ dla ActiveX (MQAX) zawierają narzędzie śledzenia, które pomaga działowi wsparcia IBM zidentyfikować, co się dzieje w przypadku wystąpienia problemu. Zawiera ona ścieżki używane podczas uruchamiania skryptu MQAX. Jeśli nie ma problemu, uruchom śledzenie, aby uniknąć niepotrzebnego użycia zasobów systemowych. **OMQ_TRACE** jest jedną z trzech zmiennych środowiskowych, dla których ustawiono sterowanie śledzeniem. Podanie dowolnej wartości parametru **OMQ_TRACE** powoduje włączenie narzędzia śledzenia. Nawet jeśli parametr **OMQ_TRACE** ma wartość OFF, śledzenie jest nadal aktywne.

Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [Kontrolowanie śledzenia dla klas automatyzacji IBM MQ dla ActiveX](#).

POZIOM_ŚLEDZENIA OMQ_TRACE_LEVEL

OMQ_TRACE_LEVEL jest jedną z trzech zmiennych środowiskowych, które można ustawić w celu sterowania śledzeniem dla klas automatyzacji IBM MQ dla ActiveX. Ustawia wymagany poziom śledzenia. Wartości większe niż 9 nie generują żadnych dodatkowych informacji w pliku śledzenia.

Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [Kontrolowanie śledzenia dla klas automatyzacji IBM MQ dla ActiveX](#).

ŚCIEŻKA ŚLEDZENIA OMQ_TRACE_PATH

OMQ_TRACE_PATH jest jedną z trzech zmiennych środowiskowych, które można ustawić w celu sterowania śledzeniem dla klas automatyzacji IBM MQ dla ActiveX. Ustawia katalog śledzenia, w którym zapisywany jest plik śledzenia.

Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [Kontrolowanie śledzenia dla klas automatyzacji IBM MQ dla ActiveX](#).

ONCONFIG (konfiguracja)

Zmienna środowiskowa **ONCONFIG** określa nazwę pliku konfiguracyjnego serwera Informix . Na przykład w systemach UNIX and Linux należy użyć następującej komendy:

```
export ONCONFIG=onconfig.hostname_1
```

W systemach Windows należy użyć następującej komendy:

```
set ONCONFIG=onconfig.hostname_1
```

Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [Konfigurowanie produktu Informix](#).

WCF_TRACE_ON (włączone śledzenie WSF)

Dla kanału niestandardowego WCF dostępne są dwie różne metody śledzenia. Te dwie metody śledzenia są aktywowane niezależnie lub razem. Każda metoda generuje własny plik śledzenia, dlatego po aktywowaniu obu metod śledzenia generowane są dwa pliki wyjściowe śledzenia. Istnieją cztery kombinacje służące do włączania i wyłączania dwóch różnych metod śledzenia. Oprócz tych kombinacji, które umożliwiają włączenie śledzenia WCF, śledzenie XMS .NET można włączyć za pomocą zmiennej środowiskowej **WCF_TRACE_ON** .

Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [Śledzenie kanału niestandardowego WCF dla produktu IBM MQ](#).

WMQSOAP_HOME (katalog główny SOAP)

Zmienna środowiskowa **WMQSOAP_HOME** jest używana podczas wykonywania dodatkowych kroków konfiguracyjnych po poprawnym zainstalowaniu i skonfigurowaniu środowiska usług serwerowych .NET SOAP over JMS w produkcie IBM MQ. Jest on dostępny z lokalnego menedżera kolejek.

Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [Klient WCF dla usługi .NET udostępnianej przez IBM MQ przykład](#) oraz sekcja [Klient WCF dla usługi Axis Java udostępnianej przez IBM MQ przykład](#).

XMS_TRACE_ON, XMS_TRACE_FILE_PATH, XMS_TRACE_FORMAT i XMS_TRACE_SPECIFICATION

Jeśli używany jest produkt IBM MQ classes for XMS .NET Framework, można skonfigurować śledzenie z pliku konfiguracyjnego aplikacji oraz ze zmiennych środowiskowych XMS .

V9.1.1 Jeśli używany jest produkt IBM MQ classes for XMS .NET Standard, należy skonfigurować śledzenie ze zmiennych środowiskowych XMS . Śledzenie jest zwykle używane pod nadzorem działu wsparcia IBM .

Aby włączyć i skonfigurować śledzenie dla aplikacji XMS .NET , przed jej uruchomieniem należy ustawić następujące zmienne środowiskowe:

Śledzenie XMS_TRACE_ON

Jeśli zmienna środowiskowa **XMS_TRACE_ON** jest ustawiona, wszystkie dane śledzenia są domyślnie włączone.

ŚCIEŻKA_PLIKU_ŚLEDZENIA XMS_TRACE_FILE_PATH

Zmienna środowiskowa **XMS_TRACE_FILE_PATH** określa pełną nazwę ścieżki do katalogu, w którym zapisywane są rekordy śledzenia i FFDC, jeśli rekordy te mają być zapisywane w położeniu alternatywnym z bieżącego katalogu roboczego.

FORMAT XMS_TRACE_FORMAT

Zmienna środowiskowa **XMS_TRACE_FORMAT** określa wymagany format śledzenia, który może mieć wartość BASIC lub ADVANCED.

XMS_TRACE_SPECIFICATION,

Zmienna środowiskowa **XMS_TRACE_SPECIFICATION** nadpisuje ustawienia śledzenia zdefiniowane w sekcji Śledzenie pliku konfiguracyjnego aplikacji. **XMS_TRACE_SPECIFICATION** dotyczy tylko systemu IBM MQ classes for XMS .NET Framework .

Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja Śledzenie aplikacji produktu XMS .NET i sekcja Śledzenie aplikacji produktu XMS .NET przy użyciu zmiennych środowiskowych systemu XMS.

Zadania pokrewne

“Korzystanie ze zmiennych środowiskowych IBM MQ” na stronie 64

Za pomocą komend można wyświetlać bieżące ustawienia lub resetować wartości zmiennych środowiskowych IBM MQ .

Multi Zmiana informacji konfiguracyjnych IBM MQ w plikach .ini w systemie Multiplatforms

Działanie programu IBM MQ lub pojedynczego menedżera kolejek można zmienić odpowiednio do potrzeb instalacji, edytując informacje w plikach konfiguracyjnych (.ini). Można również zmienić opcje konfiguracyjne dla systemu IBM MQ MQI clients.

O tym zadaniu

Informacje konfiguracyjne programu IBM MQ można zmienić na poziomie węzła lub menedżera kolejek, zmieniając wartości określone w zestawie atrybutów konfiguracyjnych (lub parametrów) zarządzających programem IBM MQ.

Plik konfiguracyjny (lub plik sekcji) zawiera jedną lub więcej sekcji, które są grupami wierszy w pliku .ini , które razem mają wspólną funkcję lub definiują część systemu, taką jak funkcje protokołu, funkcje kanału i usługi instalowalne. Atrybuty konfiguracyjne IBM MQ można modyfikować w następujących plikach konfiguracyjnych:

IBM MQ plik konfiguracyjny, mqs .ini

Plik mqs .ini wpływa na zmiany w węzle jako całości. Dla każdej instalacji produktu IBM MQ istnieje jeden plik mqs .ini .

Ponieważ plik konfiguracyjny IBM MQ jest używany do znajdowania danych powiązanych z menedżerami kolejek, nieistniejący lub niepoprawny plik konfiguracyjny może spowodować niepowodzenie niektórych lub wszystkich komend MQSC. Ponadto aplikacje nie mogą łączyć się z menedżerem kolejek, który nie jest zdefiniowany w pliku konfiguracyjnym IBM MQ .

Plik konfiguracyjny menedżera kolejek, qm .ini

Zmiany w pliku qm .ini dotyczą konkretnych menedżerów kolejek. Dla każdego menedżera kolejek w węzle istnieje jeden plik qm .ini .

Plik konfiguracyjny IBM MQ MQI client , mqclient.ini

Opcje konfiguracyjne dla systemu IBM MQ MQI clients są przechowywane oddzielnie w pliku konfiguracyjnym klienta o nazwie mqclient .ini.

Plik konfiguracyjny śledzenia aktywności, mqat.ini

Plik mqat .ini służy do konfigurowania zachowania śledzenia aktywności.

Konieczna może być edycja pliku konfiguracyjnego, na przykład:

- Utracony został plik konfiguracyjny. (Jeśli jest to możliwe, należy ją odzyskać z kopii zapasowej).

- Należy przenieść jeden lub więcej menedżerów kolejek do nowego katalogu.
- Należy zmienić domyślny menedżer kolejek. Taka sytuacja może wystąpić w przypadku przypadkowego usunięcia istniejącego menedżera kolejek.
- Jest to zalecane przez dział wsparcia IBM .

Ważne: Wszelkie zmiany wprowadzone w pliku konfiguracyjnym zwykle nie są uwzględniane do czasu następnego uruchomienia menedżera kolejek.

Wskazuje na informacje o edytowaniu plików konfiguracyjnych:

- Wartości atrybutów pliku konfiguracyjnego są ustawiane zgodnie z następującymi priorytetami:
 - Parametry wprowadzone w wierszu komend mają pierwszeństwo przed wartościami zdefiniowanymi w plikach konfiguracyjnych.
 - Wartości zdefiniowane w plikach `qm.ini` mają pierwszeństwo przed wartościami zdefiniowanymi w pliku `mqc.ini`.
- Po zakończeniu instalacji można edytować wartości domyślne w plikach konfiguracyjnych IBM MQ .
- Podczas tworzenia kopii zapasowej menedżera kolejek należy pamiętać, aby dołączyć zarówno jego plik konfiguracyjny (`qm.ini`), jak i centralny plik konfiguracyjny IBM MQ (`mqc.ini`).
- Jeśli dla atrybutu pliku konfiguracyjnego zostanie ustawiona niepoprawna wartość, efekt będzie taki sam, jak w przypadku całkowitego braku atrybutu. Wartość jest ignorowana i wysłany jest komunikat operatora informujący o problemie.

IBM i W systemie IBM i pliki `.ini` są plikami strumieniowymi rezydentnymi w systemie plików IFS.

Istnieje szereg reguł składni dla formatu pliku `mqat.ini`. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [Śledzenie aktywności aplikacji Konfigurowanie zachowania śledzenia aktywności przy użyciu produktu mqat.ini](#).

ULW W systemie UNIX lub Linux plik konfiguracyjny instalacji, `mqinst.ini`, zawiera informacje o wszystkich instalacjach IBM MQ . Plik `mqinst.ini` nie może być edytowany ani przywoływany bezpośrednio, ponieważ jego format nie jest stały i może ulec zmianie. Zamiast tego należy go edytować za pomocą komend. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja ["Plik konfiguracyjny instalacji \(mqinst.ini\)"](#) na stronie 149.

Procedura

1. Przed rozpoczęciem edycji pliku konfiguracyjnego należy utworzyć jego kopię zapasową, aby w razie potrzeby można było przywrócić jego kopię.
2. Zmodyfikuj plik konfiguracyjny `.ini` w jeden z następujących sposobów:
 - Ręcznie za pomocą standardowego edytora tekstu. Komentarze można dołączyć do plików konfiguracyjnych, dodając znak ";" lub znak "#" przed tekstem komentarza. Aby użyć znaku ";" lub "#" bez komentarza, można poprzedzić ten znak znakiem "\". Znak ten jest następnie używany jako część danych konfiguracyjnych.
 - Automatycznie, za pomocą komend zmieniających konfigurację menedżerów kolejek w węzle. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [Skorowidz komend](#).

Windows Na przykład Windows konkretna komenda `amqmdain` automatycznie zaktualizuje podzbiór właściwości `qm.ini`. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [amqmdain](#).

- **Windows** **Linux** W systemach Linux (x86 i x86-64) i Windows można zaktualizować podzbiór właściwości `qm.ini` za pomocą komendy IBM MQ Explorer. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [Konfigurowanie produktu IBM MQ przy użyciu programu MQ Explorer](#).

Uwaga: Ponieważ zmiany instalowalnych usług i ich komponentów mają znaczący wpływ na te usługi, są one dostępne tylko do odczytu w pliku IBM MQ Explorer. Dlatego należy wprowadzić

wszelkie zmiany w instalowalnych usługach, edytując plik `qm.ini`. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [“Sekcja Service w pliku qm.ini”](#) na stronie 134.

Zadania pokrewne

[administrowanie IBM MQ](#)

Multi IBM MQ plik konfiguracyjny, `mqs.ini`

Plik konfiguracyjny IBM MQ, `mqs.ini`, zawiera informacje istotne dla wszystkich menedżerów kolejek w węzle. Jest on tworzony automatycznie podczas instalacji.

Uwaga: Więcej informacji na temat sposobu i czasu edycji pliku `mqs.ini` oraz na temat tego, kiedy wprowadzone w nim zmiany odniosą skutek, zawiera sekcja [“Zmiana informacji konfiguracyjnych IBM MQ w plikach .ini w systemie Multiplatforms”](#) na stronie 85.

Położenia katalogów

Linux **UNIX** W systemie UNIX and Linux katalog danych i katalog dziennika to zawsze odpowiednio `/var/mqm` i `/var/mqm/log`.

Windows W systemach Windows położenie katalogu danych `mqs.ini` katalogu dzienników jest zapisywane w rejestrze, ponieważ może być różne. Informacje o konfiguracji instalacji, które są zawarte w pliku `mqinst.ini` w systemach UNIX and Linux, również znajdują się w rejestrze, ponieważ w systemie Windows nie ma pliku `mqinst.ini` (patrz [“Plik konfiguracyjny instalacji \(mqinst.ini\)”](#) na stronie 149).

Windows Plik `mqs.ini` dla systemów Windows jest określany przez parametr `WorkPath` podany w kluczu `HKLM\SOFTWARE\IBM\IBM MQ`. Zawiera on:

- Nazwy menedżerów kolejek
- Nazwa domyślnego menedżera kolejek
- Położenie plików powiązanych z każdym z nich

IBM i W systemie IBM i plik `mqs.ini` jest przechowywany w katalogu `/QIBM/UserData/mqm`. Plik zawiera:

- Nazwy menedżerów kolejek.
- Nazwa domyślnego menedżera kolejek.
- Położenie plików powiązanych z każdym menedżerem kolejek.
- Informacje identyfikujące wyjścia funkcji API (więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [Konfigurowanie wyjść funkcji API](#)).

W szczególności plik `mqs.ini` jest używany do znajdowania danych powiązanych z każdym menedżerem kolejek.

Przykładowy plik `mqs.ini` dla systemu UNIX and Linux

Linux **UNIX**

```
#####  
#* Module Name: mqs.ini                                     *#  
#* Type       : IBM MQ Machine-wide Configuration File     *#  
#* Function   : Define IBM MQ resources for an entire machine *#  
#####  
#* Notes     :                                             *#  
#* 1) This is the installation time default configuration *#  
#*                                                  *#  
#####  
AllQueueManagers:  
#####  
#* The path to the qmgrs directory, below which queue manager data *#
```

```

## is stored ##
#####
DefaultPrefix=/var/mqm

LogDefaults:
  LogPrimaryFiles=3
  LogSecondaryFiles=2
  LogFilePages=4096
  LogType=CIRCULAR
  LogBufferPages=0
  LogDefaultPath=/var/mqm/log

QueueManager:
  Name=saturn.queue.manager
  Prefix=/var/mqm
  Directory=saturn!queue!manager
  InstallationName=Installation1

QueueManager:
  Name=pluto.queue.manager
  Prefix=/var/mqm
  Directory=pluto!queue!manager
  InstallationName=Installation2

DefaultQueueManager:
  Name=saturn.queue.manager

ApiExitTemplate:
  Name=OurPayrollQueueAuditor
  Sequence=2
  Function=EntryPoint
  Module=/usr/ABC/auditor
  Data=123

ApiExitCommon:
  Name=MQPoliceman
  Sequence=1
  Function=EntryPoint
  Module=/usr/MQPolice/tmqp
  Data=CheckEverything

```

Przykładowy plik mqs . ini dla systemu Windows

Windows

```

#####
## Module Name: mqs.ini ##
## Type : IBM MQ Machine-wide Configuration File ##
## Function : Define IBM MQ resources for an entire machine ##
#####
## Notes : ##
## 1) This is the installation time default configuration ##
##
#####
AllQueueManagers:
#####
## The path to the qmgrs directory, below which queue manager data ##
## is stored ##
#####
DefaultPrefix=C:\ProgramData\IBM\MQ

LogDefaults:
  LogPrimaryFiles=3
  LogSecondaryFiles=2
  LogFilePages=4096
  LogType=CIRCULAR
  LogBufferPages=0
  LogDefaultPath=C:\ProgramData\IBM\MQ\log

QueueManager:
  Name=saturn.queue.manager
  Prefix=C:\ProgramData\IBM\MQ
  Directory=saturn!queue!manager
  InstallationName=Installation1

QueueManager:
  Name=pluto.queue.manager
  Prefix=C:\ProgramData\IBM\MQ

```

```

Directory=pluto!queue!manager
InstallationName=Installation2

DefaultQueueManager:
  Name=saturn.queue.manager

ApiExitTemplate:
  Name=OurPayrollQueueAuditor
  Sequence=2
  Function=EntryPoint
  Module=C:\usr\ABC\auditor
  Data=123

ApiExitCommon:
  Name=MQPoliceman
  Sequence=1
  Function=EntryPoint
  Module=C:\usr\MQPolice\tmpq
  Data=CheckEverything

```

Przykładowy plik mqs.ini dla systemu IBM i



```

#*****#
#* Module Name: mqs.ini                                     *#
#* Type       : IBM MQ Configuration File                 *#
#* Function   : Define IBM MQ resources for the node     *#
#*           *#
#*****#
#* Notes      :                                           *#
#* 1) This is an example IBM MQ configuration file       *#
#*           *#
#*****#
AllQueueManagers:
#*****#
#* The path to the qmgrs directory, within which queue manager data *#
#* is stored                                           *#
#*****#
DefaultPrefix=/QIBM/UserData/mqm

QueueManager:
Name=saturn.queue.manager
Prefix=/QIBM/UserData/mqm
Library=QMSATURN.Q
Directory=saturn!queue!manager

QueueManager:
Name=pluto.queue.manager
Prefix=/QIBM/UserData/mqm
Library=QMPLUTO.QU
Directory=pluto!queue!manager

DefaultQueueManager:
Name=saturn.queue.manager

```

Uwagi:

1. Program IBM MQ w węzle używa domyślnych miejsc dla menedżerów kolejek i kronik.
2. Menedżer kolejek saturn.queue.manager jest domyślnym menedżerem kolejek dla węzła. Katalog dla plików powiązanych z tym menedżerem kolejek został automatycznie przekształcony w poprawną nazwę pliku dla systemu plików.
3. Ponieważ plik konfiguracyjny IBM MQ jest używany do znajdowania danych powiązanych z menedżerami kolejek, nieistniejący lub niepoprawny plik konfiguracyjny może spowodować niepowodzenie niektórych lub wszystkich komend IBM MQ . Ponadto aplikacje nie mogą łączyć się z menedżerem kolejek, który nie jest zdefiniowany w pliku konfiguracyjnym IBM MQ .




Sekcje mqs.ini




Ostrzeżenie: Ten temat zawiera odsyłacze do dodatkowych informacji dotyczących sekcji w pliku mqs.ini . Każda sekcja zawiera informacje o parametrach w tej sekcji.

Multi Podsumowanie sekcji i sekcji pliku mqs.ini

Podsumowanie atrybutów sekcji pliku konfiguracyjnego IBM MQ , mqs . ini , z odsyłaczami do dodatkowych informacji.



<i>Tabela 9. Sekcje pliku mqs.ini</i>	
Sekcja i atrybuty	Opis atrybutów
Sekcja menedżerów programu AllQueue	
<u>DefaultPrefix</u>	Ścieżka do katalogu qmgrs , w którym przechowywane są dane menedżera kolejek.
  <u>DefaultEphemeralPrzedrostek</u>	Ścieżka do katalogu, w którym przechowywane są dane efemeryczne menedżera kolejek.
 <u>ConvEBCDICNewline</u>	W jaki sposób program IBM MQ ma przekształcić znak EBCDIC w formacie ASCII w format ASCII
Sekcja Wspólne sekcja ApiExit i sekcja szablonu produktu ApiExit	
<u>Nazwa</u>	Opisowa nazwa wyjścia interfejsu API przekazana do niego w polu ExitInfow polu Nazwa struktury MQAXP.
<u>Function</u>	Nazwa punktu wejścia funkcji do modułu zawierającego kod wyjścia API.
<u>Moduł</u>	Moduł zawierający kod wyjścia API.
<u>Dane</u>	Dane, które mają być przekazywane do wyjścia funkcji API w polu ExitData struktury MQAXP.
<u>Sequence</u>	Sekwencja, w której to wyjście funkcji API jest wywoływane w stosunku do innych wyjść funkcji API.
Sekcja programu DefaultQueueManager	
<u>Nazwa</u>	Nazwa menedżera kolejek, który przetwarza wszystkie komendy, dla których nie określono jawnie nazwy menedżera kolejek.
Sekcja ExitProperties	
<u>CLWLMode</u>	Określa, czy wyjście wyjścia pracy klastra (CLWL) działa w trybie FAST, czy w trybie SAFE.
Sekcja LogDefaults	
<u>LogPrimaryFiles</u>	Pliki dziennika przydzielone podczas tworzenia menedżera kolejek.
<u>LogSecondaryFiles</u>	Pliki dziennika przydzielone, gdy pliki podstawowe są wyczerpane.
<u>LogFilePages</u>	Liczba stron pliku dziennika. (Wielkość pliku dziennika jest określona w jednostkach o wielkości 4 kB).
<u>LogType</u>	Typ rejestrowania, który ma być używany przez menedżer kolejek (cykliczny lub liniowy).
<u>LogBufferPages</u>	Ilość pamięci przydzielonej do rekordów buforu do zapisu, określająca wielkość buforów w jednostkach o wielkości 4 kB.

<i>Tabela 9. Sekcje pliku mqs.ini (kontynuacja)</i>	
Sekcja i atrybuty	Opis atrybutów
<u>LogDefaultPath</u>	Katalog, w którym znajdują się pliki dzienników menedżera kolejek.
<u>LogWriteIntegrity</u>	Metoda, której program rejestrujący używa do niezawodnego zapisu rekordów dziennika.
Sekcja QueueManager	
<u>Nazwa</u>	Nazwa menedżera kolejek.
<u>Przedrostek</u>	Miejsce, w którym są przechowywane pliki menedżera kolejek.
<u>Katalog</u>	Nazwa podkatalogu w katalogu prefix\QMGRS , w którym przechowywane są pliki menedżera kolejek.
<u>DataPath</u>	Jawna ścieżka danych podana podczas tworzenia menedżera kolejek, nadpisując przedrostek i katalog jako ścieżkę do danych menedżera kolejek.
<u>InstallationName</u>	Nazwa instalacji produktu IBM MQ powiązanej z tym menedżerem kolejek.
 <u>EphemeralPrefix</u>	Miejsce, w którym przechowywane są dane efemeryczne menedżera kolejek.
HA	W przypadku menedżerów kolejek replikowanych danych wysokiej dostępności i DR/HA wartość ta jest ustawiona na Replicated. Atrybut jest dodawany podczas tworzenia menedżera kolejek i nie powinien być zmieniany.
usuwanie skutków awarii	Wartość obecna dla menedżerów kolejek replikowanych danych DR/HA, której wartością jest Replicated. Atrybut jest dodawany podczas tworzenia menedżera kolejek i nie powinien być zmieniany.
Rola DRRole	Występuje dla menedżerów kolejek replikowanych danych DR i wskazuje bieżącą rolę DR menedżera kolejek. Ten atrybut jest dodawany po utworzeniu i zaktualizowaniu menedżera kolejek przez program IBM MQ. Nie należy go zmieniać ręcznie.

Sekcja AllQueueManagers w pliku mqs.ini

Sekcja menedżerów AllQueue może określać ścieżkę do katalogu qmgrs , w którym przechowywane są pliki powiązane z menedżerem kolejek, ścieżkę do biblioteki wykonywalnej oraz metodę przekształcania danych w formacie EBCDIC na format ASCII.

Sekcja AllQueue w pliku mqs . ini służy do określania informacji o wszystkich menedżerach kolejek.

  Alternatywnie w systemach Linux (x86 i x86-64) i Windows można użyć strony właściwości IBM MQ Explorer General i Extended IBM MQ .

DefaultPrefix= nazwa_katalogu

Ten atrybut określa ścieżkę do katalogu qmgrs , w którym przechowywane są dane menedżera kolejek.

Jeśli zostanie zmieniony domyślny przedrostek menedżera kolejek, należy zreplikować strukturę katalogów utworzoną podczas instalacji. W szczególności należy utworzyć strukturę qmgrs. Zatrzymaj IBM MQ przed zmianą domyślnego przedrostka i zrestartuj IBM MQ dopiero po przeniesieniu struktur do nowego położenia i zmianie domyślnego przedrostka.

Uwaga: **ULW** Nie należy usuwać katalogu /var/mqm/errors w systemach UNIX and Linux ani katalogu \errors w systemach Windows .

Zamiast zmieniać przedrostek domyślny, można użyć zmiennej środowiskowej **MQSPREFIX** , aby nadpisać zmienną **DefaultPrefix** dla komendy **crtmqm** .

Ze względu na ograniczenia systemu operacyjnego należy zachować podaną ścieżkę na tyle krótką, aby suma długości ścieżki i nazwy dowolnego menedżera kolejek nie przekraczały 70 znaków.

ULW V 9.1.3 DefaultEphemeralPrzedrostek = nazwa_katalogu

Ten atrybut określa ścieżkę do katalogu, w którym przechowywane są dane efemeryczne menedżera kolejek, na przykład gniazda IPC, i jest używany tylko do ustawiania parametru EphemeralPrefix menedżera kolejek podczas tworzenia menedżera kolejek. Ponadto w przypadku zmiany wartości domyślnej konieczne jest samodzielne utworzenie katalogu.

Należy utworzyć katalog danych efemerycznych z uprawnieniami umożliwiającymi grupie IBM MQ zapis w tym katalogu.

Zamiast zmieniać plik mqs.ini , można użyć zmiennej środowiskowej **MQ_EPHEMERAL_PREFIX** , aby nadpisać zmienną **DefaultEphemeralPrefix** dla komendy **crtmqm** .

Z powodu ograniczeń systemu operacyjnego domyślny przedrostek efemeryczny jest ograniczony do 12 znaków na UNIX and Linux platformach.

System **DefaultEphemeralPrefix** nie jest obsługiwany w systemach IBM MQ Appliance i IBM i.

Multi ConvEBCDICNewline= NL_TO_LF | TABLE | ISO

Strony kodowe EBCDIC zawierają znak nowego wiersza (NL), który nie jest obsługiwany przez strony kodowe ASCII (choć niektóre warianty ISO ASCII zawierają odpowiednik). Atrybut **ConvEBCDICNewline** służy do określania sposobu konwersji znaku NL EBCDIC na format ASCII przez program IBM MQ .

IBM i W systemie IBM MQ for IBM i identyfikator CCSID 1253 jest traktowany jako identyfikator ISO CCSID, a NL_TO_LF wpływa zarówno na konwersje ISO, jak i ASCII.

z/OS Atrybut **ConvEBCDICNewline** nie jest dostępny w systemie z/OS. Działanie w systemie z/OS jest równoważne z działaniem w systemie ConvEBCDICNewline=TABLE. Należy zauważyć, że wartość domyślna na innych platformach może być inna.

NL_TO_LF

Dokonaj konwersji znaku NL EBCDIC (X'15 ') na znak nowego wiersza ASCII LF (X'0A') dla wszystkich konwersji z EBCDIC na ASCII.

NL_TO_LF jest wartością domyślną.

TABELA

Dokonaj konwersji znaku NL EBCDIC zgodnie z tabelami konwersji używanymi na danej platformie dla wszystkich konwersji z EBCDIC do ASCII.

Wpływ tego typu konwersji może być różny w zależności od platformy i języka. Nawet na tej samej platformie zachowanie może być różne, jeśli używane są różne identyfikatory CCSID.

ISO

Konwertuj:

- Identyfikatory CCSID ISO przy użyciu metody TABLE
- Wszystkie inne identyfikatory CCSID przy użyciu metody NL_TO_CF

Możliwe identyfikatory CCSID ISO są przedstawione w sekcji [Tabela 10](#) na stronie 93.

<i>Tabela 10. Lista możliwych identyfikatorów CCSID ISO</i>	
CCSID	zestaw kodowy
819	ISO8859-1
912	ISO8859-2
915	ISO8859-5
1089	ISO8859-6
813	ISO8859-7
916	ISO8859-8
920	ISO8859-9
1051	roman8

Jeśli identyfikator CCSID kodu ASCII nie jest podzbiorem ISO, wartością domyślną parametru **ConvEBCDICNewLine** jest NL_TO_LF.

V 9.1.0.2 **V 9.1.2** W systemie IBM MQ 9.1.0 Fix Pack 2 i IBM MQ 9.1.2 można użyć atrybutu **Zmienna środowiskowa** **AMQ_CONVEBCDICNEWLINE** zamiast atrybutu sekcji **ConvEBCDICNewLine**, na przykład w celu udostępnienia funkcji **ConvEBCDICNewLine** po stronie klienta w sytuacjach, gdy nie można użyć pliku `mqs.ini`. Zmienna środowiskowa przyjmuje te same wartości (NL_TO_LF, TABLE lub ISO), co atrybut **ConvEBCDICNewLine**. Atrybut sekcji ma pierwszeństwo, jeśli ustawiono zarówno atrybut, jak i zmienną środowiskową.

Multi Sekcje szablonu ApiExitCommon i ApiExitw pliku mqs.ini

Szablony ApiExitw w wspólnych sekcjach identyfikują procedury wyjścia interfejsu API dla wszystkich menedżerów kolejek.

Wspólne sekcje szablonu ApiExitw pliku `mqs.ini` służą do identyfikowania procedur wyjścia funkcji API dla wszystkich menedżerów kolejek. (Aby zidentyfikować procedury wyjścia funkcji API dla poszczególnych menedżerów kolejek, należy użyć sekcji lokalnej ApiExit, zgodnie z opisem w sekcji [“ApiExitLokalna sekcja pliku qm.ini”](#) na stronie 111).

Windows **Linux** Alternatywnie w systemach Linux (x86 i x86-64) i Windows można użyć strony właściwości IBM MQ Explorer `Exit`s IBM MQ.

Windows W systemie Windows można również użyć komendy **amqmdain**, aby zmienić pozycje wyjść funkcji API.

Więcej informacji na temat używania tych atrybutów zawiera sekcja [Konfigurowanie wyjść funkcji API](#).

Nazwa = ApiExit_name

Opisowa nazwa wyjścia funkcji API przekazana do niego w polu nazwy ExitInfostruktury MQAXP.

Ta nazwa musi być unikalna, nie może być dłuższa niż 48 znaków i może zawierać tylko poprawne znaki dla nazw obiektów IBM MQ (na przykład nazw kolejek).

Function=nazwa_funkcji

Nazwa punktu wejścia funkcji w module zawierającym kod wyjścia funkcji API. Ten punkt wejścia to funkcja MQ_INIT_EXIT.

Wielkość tego pola jest ograniczona do wartości MQ_EXIT_NAME_LENGTH.

Module=nazwa_modułu

Moduł zawierający kod wyjścia funkcji API.

Jeśli w polu znajduje się pełna nazwa ścieżki do modułu, jest ona używana w takiej postaci. Jeśli to pole zawiera tylko nazwę modułu, moduł jest umieszczany przy użyciu atrybutu **ExitsDefaultPath** w sekcji ExitPath pliku qm.ini.

Na platformach, które obsługują oddzielne biblioteki wielowątkowe, należy udostępnić zarówno niewielowątkową, jak i wielowątkową wersję modułu wyjścia funkcji API. Wersja wielowątkowa musi mieć przyrostek **_t**. Wielowątkowa wersja kodu pośredniczącego aplikacji IBM MQ niejawnie dodaje łańcuch **_t** do danej nazwy modułu przed załadowaniem.

Długość tego pola jest ograniczona do maksymalnej długości ścieżki obsługiwanej przez platformę.

Data=nazwa_danych

Dane, które mają zostać przekazane do wyjścia funkcji API w polu ExitData struktury MQAXP.

Jeśli ten atrybut zostanie podany, spacje początkowe i końcowe zostaną usunięte, pozostały łańcuch zostanie obcięty do 32 znaków, a wynik zostanie przekazany do wyjścia. Jeśli ten atrybut zostanie pominięty, do wyjścia zostanie przekazana wartość domyślna wynosząca 32 odstępy.

Maksymalna długość tego pola wynosi 32 znaki.

Sequence=numer_kolejny

Kolejność wywoływania tego wyjścia funkcji API względem innych wyjść funkcji API. Wyjście z niskim numerem kolejnym jest wywoływane przed wyjściem z wyższym numerem kolejnym. Nie ma potrzeby, aby numeracja sekwencji wyjść była ciągła. Sekwencja 1, 2, 3 ma taki sam wynik jak sekwencja 7, 42, 1096. Jeśli dwa wyjścia mają ten sam numer kolejny, menedżer kolejek decyduje o tym, które z nich należy wywołać jako pierwsze. Informacje o tym, które zdarzenie zostało wywołane po zdarzeniu, można uzyskać, umieszczając znacznik czasu lub znacznik w obszarze ExitChain wskazywanym przez opcję ExitChainAreaPtr w MQAXP lub zapisując własny plik dziennika.

Ten atrybut jest wartością liczbową bez znaku.

Multi Sekcja menedżera DefaultQueue w pliku mq.ini

W sekcji Menedżer DefaultQueue określa się domyślny menedżer kolejek dla węzła.

Użyj sekcji menedżera DefaultQueue w pliku mq.ini, aby określić domyślny menedżer kolejek.

Windows **Linux** Alternatively, on Linux (x86 and x86-64) and Windows, use the IBM MQ Explorer the General IBM MQ properties page.

Nazwa = default_queue_manager

Domyślny menedżer kolejek przetwarza wszystkie komendy, dla których nazwa menedżera kolejek nie została jawnie określona. Atrybut **DefaultQueueManager** jest automatycznie aktualizowany, jeśli tworzony jest nowy domyślny menedżer kolejek. Jeśli użytkownik nieumyślnie utworzy nowy domyślny menedżer kolejek, a następnie chce przywrócić oryginalny menedżer kolejek, należy ręcznie zmienić atrybut **DefaultQueueManager**.

Multi Sekcja ExitProperties w pliku mq.ini

Sekcja ExitProperties określa opcje konfiguracyjne używane przez programy obsługi wyjścia menedżera kolejek.

Użyj sekcji ExitProperties w pliku mq.ini, aby określić opcje konfiguracji używane przez programy obsługi wyjścia menedżera kolejek.

Windows **Linux** Alternatively, on Linux (x86 and x86-64) and Windows, use the IBM MQ Explorer Extended IBM MQ properties page.

CLWLMode= SAFE (wartość domyślna) | FAST

Wyjście obciążenia klastra (CLWL) umożliwia określenie, która kolejka klastra w klastrze ma być otwarta w odpowiedzi na wywołanie MQI (na przykład: MQOPEN, MQPUT). Wyjście CLWL działa albo w trybie FAST, albo w trybie SAFE, w zależności od wartości określonej przez użytkownika

w atrybucie **CLWLMode** . Jeśli atrybut **CLWLMode** zostanie pominięty, wyjście obciążenia klastra zostanie uruchomione w trybie SAFE.

Bezpieczne

Uruchom wyjście CLWL w oddzielnym procesie z menedżera kolejek. Jest to opcja domyślna.

Jeśli wystąpi problem z wypisem CLWL napisanego przez użytkownika podczas pracy w trybie SAFE, wykonywane są następujące czynności:

- Proces serwera CLWL (amqzlw0) nie powiódł się.
- Menedżer kolejek restartuje proces serwera CLWL.
- Błąd jest zgłaszany do użytkownika w dzienniku błędów. Jeśli wywołanie MQI jest w toku, użytkownik otrzymuje powiadomienie w postaci kodu powrotu.

Integralność menedżera kolejek jest zachowywana.

Uwaga: Uruchomienie wyjścia CLWL w oddzielnym procesie może mieć wpływ na wydajność.

FAST

Uruchom wyjście klastra bezpośrednio w procesie menedżera kolejek.

Określenie tej opcji poprawia wydajność przez uniknięcie kosztów przełączania procesu związanych z uruchomieniem w trybie SAFE, ale robi to kosztem integralności menedżera kolejek. Wyjście CLWL powinno być uruchamiane tylko w trybie FAST, jeśli jesteś przekonany, że nie ma problemów z wyjściem CLWL, a szczególnie martwi Cię wydajność.

Jeśli wystąpi problem, gdy wyjście CLWL jest uruchomione w trybie FAST, menedżer kolejek nie powiedzie się i zostanie uruchomione ryzyko naruszenia integralności menedżera kolejek.

Multi Sekcja LogDefaults w pliku mqs.ini

Sekcja LogDefaults określa informacje o wartościach domyślnych dziennika dla wszystkich menedżerów kolejek.

Sekcja LogDefaults (Ustawienia domyślne dziennika) w pliku mqs . ini służy do określania informacji o wartościach domyślnych dziennika dla wszystkich menedżerów kolejek.

Windows **Linux** Alternatywnie w systemach Linux (x86 i x86-64) i Windows można użyć strony właściwości IBM MQ Explorer Default log settings IBM MQ .

Jeśli sekcja nie istnieje, używane są wartości domyślne IBM MQ . Atrybuty dziennika są używane jako wartości domyślne podczas tworzenia menedżera kolejek, ale można je przestonić, jeśli w komendzie **crtmqm** określono atrybuty dziennika. Więcej informacji na temat tej komendy zawiera sekcja **crtmqm**.

Po utworzeniu menedżera kolejek atrybuty dziennika dla tego menedżera kolejek są pobierane z ustawień opisanych w sekcji “Sekcja log pliku qm.ini” na stronie 128.

Uwaga: Podana sekcja LogDefaults dla nowej instalacji systemu IBM MQ nie zawiera żadnych jawnych wartości atrybutów. Brak atrybutu oznacza, że wartość domyślna dla tej wartości jest używana podczas tworzenia nowego menedżera kolejek. Wartości domyślne w sekcji LogDefaults zostały przedstawione w sekcjach “Przykładowy plik mqs.ini dla systemu UNIX and Linux” na stronie 87 i “Przykładowy plik mqs.ini dla systemu Windows” na stronie 88. Wartość zero dla atrybutu LogBufferPages oznacza 512.

Domyślny przedrostek, który jest określony w parametrze “Sekcja AllQueueManagers w pliku mqs.ini” na stronie 91 i ścieżka dziennika określona dla konkretnego menedżera kolejek, który jest określony w parametrze “Sekcja log pliku qm.ini” na stronie 128, umożliwiają umieszczenie menedżera kolejek i jego dziennika na różnych napędach fizycznych. Jest to metoda zalecana, chociaż domyślnie znajdują się one na tym samym dysku.

Więcej informacji na temat obliczania wielkości dzienników zawiera sekcja “Obliczanie wielkości dziennika” na stronie 620.

Uwaga: Limity podane na poniższej liście parametrów są limitami ustawionymi przez IBM MQ. Limity systemu operacyjnego mogą zmniejszyć maksymalną możliwą wielkość dziennika.

LogPrimaryFiles = 3 (domyślnie) | 2-254 (Windows) | 2-510 (UNIX and Linux)

Pliki dziennika przydzielane podczas tworzenia menedżera kolejek.

Minimalna liczba plików dziennika podstawowego wynosi 2, a maksymalna-254 w systemie Windowslub 510 w systemie UNIX and Linux. Domyślną wartością jest 3.

Łączna liczba podstawowych i dodatkowych plików dziennika nie może przekraczać 255 w systemie Windowslub 511 w systemie UNIX and Linuxi nie może być mniejsza niż 3.

Wartość ta jest sprawdzana podczas tworzenia lub uruchamiania menedżera kolejek. Można ją zmienić po utworzeniu menedżera kolejek. Jednak zmiana wartości nie będzie obowiązywać do momentu zrestartowania menedżera kolejek, a efekt może nie być natychmiastowy.

LogSecondaryFiles = 2 (domyślnie) | 1-253 (Windows) | 1-509 (UNIX and Linux)

Pliki dziennika przydzielane po wyczerpaniu plików podstawowych.

Minimalna liczba plików dziennika dodatkowego wynosi 1, a maksymalna 253 w systemie Windowslub 509 w systemie UNIX and Linux. Wartością domyślną jest 2.

Łączna liczba podstawowych i dodatkowych plików dziennika nie może przekraczać 255 w systemie Windowslub 511 w systemie UNIX and Linuxi nie może być mniejsza niż 3.

Wartość jest sprawdzana podczas uruchamiania menedżera kolejek. Tę wartość można zmienić, ale zmiany nie zostaną uwzględnione do momentu zrestartowania menedżera kolejek, a nawet wtedy efekt może nie być natychmiastowy.

LogFilePages = liczba

Dane dziennika są przechowywane w serii plików nazywanych plikami dziennika. Wielkość pliku dziennika jest określana w stronach o wielkości 4 kB.

Domyślna liczba stron pliku dziennika wynosi 4096, co oznacza, że wielkość pliku dziennika wynosi 16 MB.

W systemie UNIX and Linuxminimalna liczba stron pliku dziennika wynosi 64, a w systemie Windowsminimalna liczba stron pliku dziennika wynosi 32; w obu przypadkach maksymalna liczba stron wynosi 65 535.

Uwaga: Wielkość plików dziennika określona podczas tworzenia menedżera kolejek nie może zostać zmieniona dla menedżera kolejek.

LogType= CIRCULAR (wartość domyślna) | LINIOWY

Typ dziennika, który ma być używany. Wartością domyślną jest CIRCULAR.

CYKLICZNE

Uruchom odtwarzanie po restarcie, używając dziennika, aby wycofać transakcje, które były w toku w momencie zatrzymania systemu.


Więcej informacji na temat rejestrowania cyklicznego zawiera sekcja [“Typy rejestrowania” na stronie 614](#).

LINEAR

Zarówno w przypadku odtwarzania po restarcie, jak i odtwarzania nośników lub odtwarzania do przodu (tworzenie utraconych lub uszkodzonych danych przez odtworzenie zawartości protokołu).

Więcej informacji na temat rejestrowania liniowego zawiera sekcja [“Typy rejestrowania” na stronie 614](#).

Aby zmienić wartość domyślną, można zmodyfikować atrybut LogType lub określić rejestrowanie liniowe za pomocą komendy **crtmqm**.

 W produkcie IBM MQ 9.1.0można zmienić metodę rejestrowania po utworzeniu menedżera kolejek. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [migmqlog](#).

LogBufferPages = 0 (wartość domyślna) | 0-4096

Ilość pamięci przydzielonej do rekordów buforu na potrzeby zapisu, określająca wielkość buforów w jednostkach stron o wielkości 4 kB.

Minimalna liczba stron buforu wynosi 18, a maksymalna 4096. Użycie większych buforów wiąże się ze zwiększeniem przepustowości, szczególnie w wypadku większych komunikatów.




Jeśli zostanie podana wartość 0 (wartość domyślna), menedżer kolejek wybierze wielkość 512 (2048 kB).

Jeśli zostanie podana liczba z zakresu od 1 do 17, menedżer kolejek przyjmie wartość domyślną 18 (72 kB). Jeśli zostanie podana liczba z zakresu od 18 do 4096, menedżer kolejek użyje podanej liczby do ustawienia przydzielonej pamięci.

LogDefaultPath = nazwa_katalogu

Katalog, w którym znajdują się pliki dziennika dla menedżera kolejek. Katalog znajduje się na urządzeniu lokalnym, do którego menedżer kolejek może zapisywać i, najlepiej, na innym napędzie niż kolejki komunikatów. Określenie innego napędu zapewnia dodatkową ochronę w przypadku awarii systemu.

Wartością domyślną jest:

-  *DefaultPrefix*\log dla systemu IBM MQ for Windows, gdzie *DefaultPrefix* jest wartością podaną w atrybucie *DefaultPrefix* na stronie właściwości *All Queue Managers IBM MQ*. Ta wartość jest ustawiana podczas instalacji.
-   /var/mqm/log dla systemów UNIX i Linux.

Alternatywnie można podać nazwę katalogu w komendzie **crtmqm** za pomocą opcji **-ld**. Podczas tworzenia menedżera kolejek w katalogu menedżera kolejek jest również tworzony katalog, który jest używany do przechowywania plików dziennika. Nazwa tego katalogu jest oparta na nazwie menedżera kolejek. Zapewnia to unikalność ścieżki do pliku dziennika oraz zgodność z ograniczeniami długości nazw katalogów.

Jeśli parametr **-ld** nie zostanie podany w komendzie **crtmqm**, zostanie użyta wartość atrybutu **LogDefaultPath** z pliku *mqc.ini*.

Nazwa menedżera kolejek jest dołączana do nazwy katalogu w celu zapewnienia, że wiele menedżerów kolejek używa różnych katalogów dzienników.

Podczas tworzenia menedżera kolejek w atrybutach dziennika w informacjach konfiguracyjnych tworzona jest wartość **LogPath**, która określa pełną nazwę katalogu dziennika menedżera kolejek. Ta wartość jest używana do znajdowania dziennika podczas uruchamiania lub usuwania menedżera kolejek.

LogWriteIntegrity =SingleWrite|DoubleWrite|TripleWrite (domyślny)

Metoda używana przez program rejestrujący do niezawodnego zapisywania rekordów dziennika.

TripleWrite (domyślny)

Jest to metoda domyślna.

Należy pamiętać, że można wybrać wartość **DoubleWrite**, ale w takim przypadku system interpretują ją jako wartość **TripleWrite**.

SingleWrite

Opcji **SingleWrite** należy używać tylko wtedy, gdy system plików i urządzenie udostępniające dziennik odtwarzania IBM MQ jawnie gwarantuje niepodzielność zapisów 4KB.

To oznacza, że jeśli z jakiegoś powodu zapis strony o wielkości 4 kB nie powiedzie się, są możliwe tylko dwa stany: przed obrazem i po obrazie. Nie powinien być możliwy żaden stan pośredni.

Uwaga: Jeśli w trwałym obciążeniu występuje wystarczająca współbieżność, ustawienie wartości innej niż wartość domyślna **TripleWrite** może przynieść minimalne korzyści.

Więcej informacji zawiera sekcja [“LogWriteIntegrity -użycie funkcji SingleWrite lub TripleWrite” na stronie 131.](#)

Sekcja QueueManager pliku mqs.ini

Sekcja QueueManager określa położenie katalogu menedżera kolejek.

Dla każdego menedżera kolejek istnieje jedna sekcja QueueManager. Atrybuty w tej sekcji określają nazwę menedżera kolejek i nazwę katalogu zawierającego pliki powiązane z tym menedżerem kolejek. Nazwa katalogu jest oparta na nazwie menedżera kolejek, ale jest transformowana, jeśli nazwa menedżera kolejek nie jest poprawną nazwą pliku. Więcej informacji na temat transformacji nazw zawiera sekcja [Podstawowe informacje o nazwach plików w systemie IBM MQ](#).

Name = nazwa_menedżera_kolejek

Nazwa menedżera kolejek.

Prefix = przedrostek

Miejsce przechowywania plików menedżera kolejek. Domyślnie ta wartość jest taka sama, jak wartość określona w atrybucie **DefaultPrefix** w sekcji [All Queue Managers](#) (Wszystkie menedżery kolejek) w pliku `mqs.ini`.

Directory = nazwa

Nazwa podkatalogu w katalogu `prefix\QMGRS`, w którym są przechowywane pliki menedżera kolejek. Ta nazwa jest oparta na nazwie menedżera kolejek, ale może zostać przekształcona, jeśli istnieje zduplikowana nazwa lub jeśli nazwa menedżera kolejek nie jest poprawną nazwą pliku.

DataPath= ścieżka

Jawna ścieżka danych podana podczas tworzenia menedżera kolejek przestania wartości **Prefix** i **Directory** jako ścieżkę do danych menedżera kolejek.

InstallationName= nazwa

Nazwa instalacji produktu IBM MQ powiązanej z tym menedżerem kolejek. Podczas interakcji z tym menedżerem kolejek należy używać komend z tej instalacji.

Library = nazwa

Nazwa biblioteki, w której są przechowywane obiekty IBM i związane z tym menedżerem kolejek, na przykład kroniki i dzienniki. Ta nazwa jest oparta na nazwie menedżera kolejek, ale może zostać przetransformowana, jeśli istnieje duplikat nazwy lub jeśli nazwa menedżera kolejek nie jest poprawną nazwą biblioteki.

EphemeralPrefix= nazwa

Miejsce przechowywania danych efemerycznych menedżera kolejek.

Domyślnie ta wartość nie jest obecna, co oznacza, że dane są przechowywane w położeniu przedrostka.

Wartość jest ustawiana na podstawie wartości zmiennej środowiskowej produktu **MQ_EPHEMERAL_PREFIX** lub atrybutu **DefaultEphemeralPrefix** sekcji [AllQueueManagers](#) w pliku `mqs.ini` podczas tworzenia menedżera kolejek.

Zadania pokrewne

“[Tworzenie powiązania menedżera kolejek z instalacją](#)” na stronie 443

Po utworzeniu menedżera kolejek jest on automatycznie powiązany z instalacją, która wydała komendę **crtmqm**. W systemie UNIX, Linux, and Windows można zmienić instalację powiązaną z menedżerem kolejek za pomocą komendy **setmqm**.

Interfejs ACPI (Advanced Configuration and Power Interface)

Produkt Windows obsługuje standard Advanced Configuration and Power Interface (ACPI). Dzięki temu użytkownicy programu Windows z włączonym sprzętem ACPI mogą zatrzymują i restartować kanały, gdy system wchodzi i wznowia działanie trybu zawieszenia.

Strona właściwości ACPI IBM MQ z IBM MQ Explorer służy do określania, w jaki sposób program IBM MQ ma zachowywać się, gdy system otrzymuje żądanie zawieszenia.

Należy pamiętać, że ustawienia określone na stronie właściwości ACPI IBM MQ są stosowane tylko wtedy, gdy monitor alertów jest uruchomiony. Jeśli monitor alertów jest uruchomiony, na pasku zadań znajduje się ikona Monitora alertów.

DoDialog= Y | N

Wyświetla okno dialogowe w momencie żądania zawieszenia.

DenySuspend= Y | N

Odmawia żądania zawieszenia. Opcja ta jest używana, jeśli DoDialog= N, lub jeśli DoDialog= Y i okno dialogowe nie może być wyświetlone, na przykład, ponieważ pokrywa notebooka jest zamknięta.

CheckChannelsRunning=Y | N

Sprawdza, czy wszystkie kanały są uruchomione. Wynik może określić wynik innych ustawień.

W poniższej tabeli przedstawiono wpływ każdej kombinacji tych parametrów:

DoDialog	DenySuspend	CheckChannels Uruchomione	Działanie
N	N	N	Zaakceptuj żądanie zawieszenia.
N	N	Y	Zaakceptuj żądanie zawieszenia.
N	Y	N	Odmów żądania zawieszenia.
N	Y	Y	Jeśli jakiegokolwiek kanały są uruchomione, odrzuć żądanie zawieszenia, jeśli nie zaakceptują żądania.
Y	N	N	Wyświetl okno dialogowe (patrz Uwaga ; zaakceptowanie żądania zawieszenia). Jest to opcja domyślna.
Y	N	Y	Jeśli żadne kanały nie są uruchomione, akceptuj żądanie zawieszenia; jeśli są one wyświetlane w oknie dialogowym (patrz Uwaga ; zaakceptowanie żądania).
Y	Y	N	Wyświetl okno dialogowe (Uwaga ; odrzuć żądanie zawieszenia).
Y	Y	Y	Jeśli żadne kanały nie są uruchomione, akceptuj żądanie zawieszenia; jeśli są wyświetlane, to okno dialogowe (Uwaga ; odrzuć żądanie).

Uwaga: W przypadkach, w których akcja ma być wyświetlana w oknie dialogowym, jeśli nie można wyświetlić okna dialogowego (na przykład z powodu zamknięcia pokrywy notebooka), do określenia, czy żądanie zawieszenia zostało zaakceptowane lub odrzucone, służy opcja DenySuspend .

Multi **Pliki konfiguracyjne menedżera kolejek, qm.ini**

Plik konfiguracyjny menedżera kolejek, qm . ini, zawiera informacje istotne dla konkretnego menedżera kolejek.

Dla każdego menedżera kolejek istnieje jeden plik konfiguracyjny menedżera kolejek. Plik qm . ini jest tworzony automatycznie podczas tworzenia menedżera kolejek, z którym jest on powiązany.

Uwaga: Więcej informacji na temat sposobu i czasu edytowania pliku qm . ini oraz w przypadku zmiany wprowadzonych zmian w pliku zawiera sekcja [“Zmiana informacji konfiguracyjnych IBM MQ w plikach .ini w systemie Multiplatforms”](#) na stronie 85.

W przypadku produktów IBM MQ 9.0.4 i IBM MQ 9.0.0 Fix Pack 2komenda **strmqm** sprawdza składnię sekcji CHANNELS i SSL w pliku qm . ini przed pełnym uruchomieniem menedżera kolejek, co znacznie

ułatwia sprawdzenie, co jest nieprawidłowe, a następnie szybko popraw je, jeśli program **strmqm** stwierdzi, że plik `qm.ini` zawiera błędy. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [strmqm](#).

Położenie plików produktu `qm.ini`

Linux **UNIX** W systemach UNIX and Linux plik `qm.ini` jest wstrzymany w katalogu głównym drzewa katalogów zajmowanego przez menedżer kolejek. Na przykład ścieżka i nazwa pliku konfiguracyjnego dla menedżera kolejek o nazwie `QMNAME` to:

```
/var/mqm/qmgrs/QMNAME/qm.ini
```

Windows W systemach Windows położenie pliku `qm.ini` jest nadawane za pomocą parametru `WorkPath` określonego w kluczu `HKLM\SOFTWARE\IBM\WebSphere MQ`. Na przykład ścieżka i nazwa pliku konfiguracyjnego menedżera kolejek o nazwie `QMNAME` są następujące:

```
C:\ProgramData\IBM\MQ\qmgrs\QMNAME\qm.ini
```

IBM i Plik `qm.ini` znajduje się w `mqmdata directory/QMNAME/qm.ini`, gdzie `mqmdata directory` jest domyślnie `/QIBM/UserData/mqm`, a `QMNAME` jest nazwą menedżera kolejek, do którego ma zastosowanie plik inicjowania.

Uwaga: `mqmdata directory` można zmienić w pliku `mqs.ini`.

Nazwa menedżera kolejek może mieć długość do 48 znaków. Nie gwarantuje to jednak, że nazwa jest poprawna lub unikalna. Oznacza to, że nazwa katalogu jest generowana na podstawie nazwy menedżera kolejek. Ten proces jest znany jako *transformacja nazw*. Opis można znaleźć w sekcji [Nazwy plików IBM MQ](#) i [Nazwy obiektów w systemie IBM i](#).

Sekcje `qm.ini`



Ostrzeżenie:

- W tym temacie znajdują się odsyłacze do dodatkowych informacji o sekcjach w pliku `qm.ini`. Każda sekcja zawiera informacje na temat parametrów w tej sekcji, w tym, w stosownych przypadkach, przykład.
- Każda sekcja przedstawia platformę lub platformy produktu IBM MQ for Multiplatforms, do którego ta sekcja ma zastosowanie.

Multi **V 9.1.4** **Automatyczna konfiguracja pliku `qm.ini` przy uruchamianiu**

Za pomocą programu IBM MQ 9.1.4 można skonfigurować menedżer kolejek w taki sposób, aby automatycznie stosował treść pliku lub zestawu plików, który zawiera nadpisanie programu `qm.ini`, na każdym uruchomieniu menedżera kolejek.

Za pomocą tej opcji można zmodyfikować konfigurację, która może być modyfikowana i automatycznie ponownie odtwarzawana przy następnym restarcie menedżera kolejek. Na przykład, jeśli nadpisanie `qm.ini` znajdują się na podłączonym dysku, możliwe jest scentralizowane konfigurowanie, w którym najnowsza wersja jest stosowana do każdego menedżera kolejek w czasie, gdy są one uruchamiane.

Za pomocą tej funkcjonalności można uprościć tworzenie jednolitego klastra, korzystając z funkcji automatycznego klastra. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, należy zapoznać się z sekcji [Tworzenie klastra jednolitego z produktu IBM MQ 9.1.4](#).

Uwaga: Te nadpisanie są stosowane tylko podczas uruchamiania menedżera kolejek i nie mogą wpływać na tworzenie menedżera kolejek. Na przykład nie można ustawić liczby plików dziennika podstawowego dla tej funkcji.

Zanim zaczniesz

Można użyć następujących elementów:

1. Pojedynczy plik i utwórz plik tekstowy zawierający zmiany wprowadzone w pliku `qm.ini`.
2. Zestaw plików formatu produktu `qm.ini`:
 - Aby zidentyfikować katalog, w którym będą istnieć konfiguracje,
 - W tym katalogu należy utworzyć pliki, z których każdy ma rozszerzenie `.ini`, na przykład `qminisettings.ini`.

Plik lub pliki muszą zawierać tylko sekcję i ustawienia **attribute**=wartość dla elementów, które zmieniają się. Na przykład, aby zaktualizować atrybut **MaxChannels** w sekcji Kanały, plik może zawierać:

```
Channels:  
MaxChannels=1234
```

Należy pamiętać, że w plikach przestaniania produktu `qm.ini` każdy wiersz poprzedzony przedrostkiem `#` jest traktowany jako komentarz.

Włączanie automatycznej konfiguracji atrybutów pliku qm.ini

Nowy menedżer kolejek można skonfigurować, używając opcji **-ii** do komendy `crtmqm` i wskazując konkretny plik, lub katalog. Podana wartość jest przechowywana w pliku `qm.ini` w sekcji AutoConfig, jako atrybut **IniConfig**.

Istniejący menedżer kolejek można skonfigurować w taki sposób, aby włączyć automatyczną konfigurację MQSC, dodając atrybut sekcji AutoConfig **IniConfig**, wskazując poprawny plik lub katalog. Na przykład:

```
AutoConfig:  
IniConfig=C:\MQ_Configuration\uniclus.ini
```

Jak działa automatyczna konfiguracja?

Podczas uruchamiania menedżera kolejek sprawdzana jest poprawność konfiguracji, która jest identyfikowana przez atrybut sekcji AutoConfig **IniConfig**, w celu zapewnienia poprawnej składni, a następnie zapisania w drzewie danych menedżera kolejek w katalogu `autocfg` jako pojedynczy plik `cached.ini`.

Gdy przetwarzana jest wiele plików z katalogu, są one przetwarzane w kolejności alfabetycznej.

Podczas pierwszego uruchomienia menedżera kolejek niezdolność do odczytu pliku lub katalogu uniemożliwia uruchomienie menedżera kolejek z odpowiednim komunikatem o błędzie zarówno do konsoli, jak i do dziennika błędów menedżera kolejek.

Podczas kolejnych restartów, jeśli wskazany plik lub katalog jest nieczytelny, używany jest poprzednio buforowany plik, a w dzienniku błędów zostanie zapisany komunikat zapisany w dzienniku błędów menedżera kolejek.

Gdy używana jest komenda `strmqm`, zawartość pliku `cached.ini` jest stosowana do pliku `qm.ini` jako nadpisanie przed wywołaniem menedżera kolejek.

Oznacza to, że w przypadku rezerwowego menedżera kolejek ustawienia są odczytane po przetworzeniu komendy `strmqm`, a nie w momencie, gdy menedżer kolejek stanie się aktywny.

W jaki sposób zbudowany zostanie nowy plik qm.ini ?

Przy pierwszym skonfigurowaniu automatycznej konfiguracji inicjacji i uruchomieniu menedżera kolejek kopia bieżącego pliku `qm.ini` jest kopiowana do podkatalogu `autoconfig` wewnątrz katalogu danych menedżera kolejek jako `base_qm.ini`. Od tego momentu ta wartość jest uważana za linię bazową.

Przy każdym uruchomieniu menedżera kolejek, tj. czas **strmqm**, aktywny obecnie plik `qm.ini` jest usuwany i zastępowany kopią `base_qm.ini`. Następnie do tego pliku zostanie zastosowana konfiguracja z pliku `cached.ini`.

Gdy menedżer kolejek znajduje się pod kontrolą automatycznej konfiguracji, wszystkie zmiany wprowadzone w pliku `qm.ini` powinny być wykonywane za pomocą pliku lub plików, na które wskazuje się użycie atrybutu **IniConfig** w sekcji `AutoConfig`.

Ponieważ istniejący plik `qm.ini` jest usuwany podczas uruchamiania menedżera kolejek, do linii podstawowej menedżera kolejek stosowana jest tylko konfiguracja w dostarczonym pliku `qm.ini`, w której używany jest atrybut **IniConfig**.

Jeśli sekcja lub atrybut zostały zmienione za pomocą automatycznej konfiguracji inicjowania z poprzednich uruchomień menedżera kolejek, zmiany te są usuwane, chyba że są one nadal identyfikowane w pliku lub plikach identyfikowanych przez atrybut **IniConfig**.

Ze względu na ponowne utworzenie pliku `qm.ini` w menedżerze kolejek, oznacza to, że wszystkie zmiany wprowadzone ręcznie w pliku `qm.ini` są tracone. Jeśli zachodzi potrzeba trwałej zmiany i nie można użyć atrybutu **IniConfig** w celu wprowadzenia tej zmiany, można wykonać jedną z następujących czynności:

- Wprowadź zmianę w samym pliku `base_qm.ini`.
- Usuń plik `base_qm.ini`.

Jeśli ten plik zostanie usunięty, serwer `base_qm.ini` zostanie ponownie utworzony przy następnym uruchomieniu menedżera kolejek na podstawie bieżącej zawartości pliku `qm.ini`. Spowoduje to *twardniejący* wszystkie bieżące zmiany wprowadzone w przeszłości w przyszłości.

Multi podsumowanie sekcji i atrybutów pliku `qm.ini`

Podsumowanie atrybutów sekcji pliku konfiguracyjnego menedżera kolejek `qm.ini` z odsyłaczami do dalszych informacji.

Tabela 11. Sekcje pliku <code>qm.ini</code>	
Sekcja i atrybuty	Opis atrybutów
Windows Sekcja <code>AccessMode</code>	
Windows grupa dostępu ¹	Grupa zabezpieczeń produktu Windows, której członkowie będą mieli pełny dostęp do wszystkich plików danych menedżera kolejek.
ApiExit-sekcja lokalna	
<u>Nazwa</u>	Opisowa nazwa wyjścia funkcji API przekazana do niego w polu nazwy <code>ExitInfo</code> struktury <code>MQAXP</code> .
<u>Function</u>	Nazwa punktu wejścia funkcji w module zawierającym kod wyjścia funkcji API.
<u>Moduł</u>	Moduł zawierający kod wyjścia funkcji API.
<u>Dane</u>	Dane, które mają zostać przekazane do wyjścia funkcji API w polu <code>ExitData</code> struktury <code>MQAXP</code> .
<u>Sequence</u>	Kolejność wywoływania tego wyjścia funkcji API względem innych wyjść funkcji API.
V 9.1.4 Sekcja <code>AutoCluster</code>	
V 9.1.4 <u>Typ</u>	Typ klastra automatycznego. Jedyną poprawną opcją jest <code>Jednostajny</code> , który reprezentuje jednostajny klastr.

Tabela 11. Sekcje pliku qm.ini (kontynuacja)










Sekcja i atrybuty	Opis atrybutów
 <u>ClusterName</u>	Nazwa klastra automatycznego.
 <u>RepositoryName1</u>	Nazwa menedżera kolejek dla pierwszego pełnego repozytorium w klastrze automatycznym.
 <u>Repository1Conname</u>	Wartość nazwy połączenia (CONNNAME) określająca sposób, w jaki elementy klastra automatycznego powinny nawiązywać połączenie z menedżerem kolejek.
 <u>RepositoryName2</u>	Nazwa menedżera kolejek dla drugiego pełnego repozytorium w klastrze automatycznym.
 <u>Repository2Conname</u>	Wartość nazwy połączenia (CONNNAME) określająca sposób, w jaki elementy klastra automatycznego powinny nawiązywać połączenie z menedżerem kolejek.
 SekcjaAutoConfig	
 <u>Konfiguracja MQSCConfig</u>	Pełna ścieżka do pliku lub ścieżka do katalogu, w którym wszystkie pliki produktu *.mqsc są stosowane do menedżera kolejek przy każdym uruchomieniu menedżera kolejek.
 <u>IniConfig</u>	Pełna ścieżka do pliku lub ścieżka do katalogu, w którym wszystkie pliki *.ini są stosowane do pliku qm.ini w każdym uruchomieniu menedżera kolejek.
Sekcja Channels	
<u>MaxChannels</u>	Maksymalna dozwolona liczba bieżących kanałów.
<u>MaxActiveChannels</u>	Maksymalna liczba kanałów, które mogą być aktywne w dowolnym momencie.
<u>MaxInitiators</u>	Maksymalna liczba inicjatorów.
<u>MQIBindType</u>	Powiązanie dla aplikacji.
<u>PipeLineLength</u>	Maksymalna liczba wątków współbieżnych, które będą używane przez kanał.
<u>AdoptNewMCA (Agent MCA)</u>	Które typy kanałów mogą mieć zatrzymaną istniejącą instancję kanału, aby można było uruchomić nową instancję kanału, gdy produkt IBM MQ odbierze żądanie uruchomienia kanału, ale stwierdzi, że instancja kanału jest już uruchomiona.
<u>AdoptNewMCATimeout</u>	Czas (w sekundach), przez jaki nowa instancja kanału oczekuje na zakończenie starej instancji kanału.
<u>AdoptNewMCACheck</u>	Typ sprawdzania wymaganego podczas włączania atrybutu AdoptNewMCA .
 <u>ChlauthEarly-adoptowanie</u>	Kolejność przetwarzania reguł uwierzytelniania połączenia i uwierzytelniania kanału.
<u>PasswordProtection</u>	Ustaw chronione hasła w strukturze MQCSP, zamiast używać protokołu TLS.

Tabela 11. Sekcje pliku qm.ini (kontynuacja)







Sekcja i atrybuty	Opis atrybutów
 IgnoreSeqNumberMismatch	Steruje sposobem obsługi niezgodności numerów kolejnych przez menedżer kolejek podczas uruchamiania kanału.
Sekcja połączenia	
TypDefaultBind	Niezależnie od tego, czy aplikacje i menedżer kolejek, które działają w oddzielnych procesach, współużytkują niektóre zasoby, czy też nie współużytkują żadnych zasobów.
SekcjaDiagnosticMessages	
Nazwa	Nazwa sekcji.
Usługa	Usługa, która jest włączana w tej sekcji.
ExcludeMessage	Komunikaty, które nie mają być zapisywane w dzienniku błędów menedżera kolejek.
SuppressMessage	Komunikaty, które mają zostać zapisane w dzienniku błędów menedżera kolejek tylko raz w określonym przedziale czasu.
 SuppressInterval	Odstęp czasu (w sekundach), w którym komunikaty określone w parametrze SuppressMessage są zapisywane w dzienniku błędów menedżera kolejek tylko raz.
Poziomy istotności	Rozdzielana przecinkami lista poziomów istotności.
FilePath	Ścieżka, w której zapisywane są pliki dziennika. (Obsługiwane tylko wtedy, gdy atrybut usługi jest ustawiony na wartość Plik).
FilePrefix	Przedrostek plików dziennika. (Obsługiwane tylko wtedy, gdy atrybut usługi jest ustawiony na wartość Plik).
FileSize	Wielkość, przy której dziennik jest przetaczany. (Obsługiwane tylko wtedy, gdy atrybut usługi jest ustawiony na wartość Plik).
Formatowanie	Format pliku. (Obsługiwane tylko wtedy, gdy atrybut usługi jest ustawiony na wartość Plik).
  Dziennik syslog	Usługa Syslog, która wysyła niefiltrowane komunikaty do syslog przy użyciu specyfikacji komunikatów diagnostycznych w formacie JSON.
  Wcięcie	Wartość ident powiązana z pozycjami dziennika systemowego. (Obsługiwane tylko wtedy, gdy atrybut Service jest ustawiony na wartość Syslog).
SekcjaExitPath	
ExitsDefaultPath	Ścieżka do programów użytkownika obsługi wyjścia w systemie menedżera kolejek (wersja 32-bitowa).
ExitsDefaultPath64	Ścieżka programów użytkownika obsługi wyjścia w systemie menedżera kolejek (wersja 64-bitowa).
ExitPropertiesSekcja lokalna	

Tabela 11. Sekcje pliku qm.ini (kontynuacja)

Sekcja i atrybuty	Opis atrybutów
<u>CLWLMode</u>	Określa, czy wyjście wyjścia klastra workloac (CLWL) działa w trybie FAST, czy w trybie SAFE.
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;"> IBM i Linux UNIX </div> <div> Sekcja systemu plików </div> </div>	
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;"> IBM i Linux UNIX </div> </div> <u>ValidateAuth</u>	Zezwalaj użytkownikom, którzy nie są członkami grupy mqm , na dostęp do katalogów i plików błędów.
Sekcja Log	
<u>LogPrimaryFiles</u>	Pliki dziennika przydzielane podczas tworzenia menedżera kolejek.
<u>LogSecondaryFiles</u>	Pliki dziennika przydzielane po wyczerpaniu plików podstawowych.
<u>LogFilePages</u>	Liczba stron pliku dziennika. (Wielkość pliku dziennika jest określana w stronach po 4 kB).
<u>LogType</u>	Typ rejestrowania, który ma być używany przez menedżer kolejek (cykliczny lub liniowy).
<u>LogBufferPages</u>	Ilość pamięci przydzielonej do rekordów buforu na potrzeby zapisu, określająca wielkość buforów w jednostkach stron o wielkości 4 kB.
<u>LogPath</u>	Katalog, w którym znajdują się pliki dziennika dla menedżera kolejek.
<u>LogWriteIntegrity</u>	Metoda używana przez program rejestrujący do niezawodnego zapisywania rekordów dziennika.
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;"> V 9.1.0 </div> <u>LogManagement</u> </div>	Metoda używana do zarządzania przydziałami dziennika (ręcznie lub przez menedżera kolejek).
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;"> Windows </div> <div> Sekcja LU62 </div> </div>	
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;"> Windows </div> <u>Nazwa TPName</u> </div>	Nazwa programu TP, który ma zostać uruchomiony w ośrodku zdalnym.
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;"> Windows </div> <u>Library1</u> </div>	Nazwa biblioteki DLL APPC.
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;"> Windows </div> <u>Library2</u> </div>	Taka sama jak Library1, używana, jeśli kod jest przechowywany w dwóch oddzielnych bibliotekach.
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;"> Windows </div> <div> Sekcja NETBIOS </div> </div>	
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;"> Windows </div> <u>LocalName</u> </div>	Nazwa, pod którą ten komputer jest znany w sieci LAN.
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;"> Windows </div> <u>AdapterNum</u> </div>	Numer adaptera sieci LAN.
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;"> Windows </div> <u>NumSess</u> </div>	Liczba sesji do przydzielenia.
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;"> Windows </div> <u>NumCmds</u> </div>	Liczba komend do przydzielenia.
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;"> Windows </div> <u>NumNames</u> </div>	Liczba nazw do przydzielenia.
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;"> Windows </div> <u>Library1</u> </div>	Nazwa biblioteki DLL NetBIOS .

Tabela 11. Sekcje pliku qm.ini (kontynuacja)

Sekcja i atrybuty	Opis atrybutów
Sekcja QMErrorLog	
<u>ErrorLogWielkość</u>	Określa wielkość protokołu błędów menedżera kolejek, który jest kopiowany do kopii zapasowej.
<u>ExcludeMessage</u>	Określa komunikaty, które nie mają być zapisywane w dzienniku błędów menedżera kolejek.
<u>SuppressMessage</u>	Określa komunikaty, które są zapisywane w protokole błędów menedżera kolejek tylko raz w określonym przedziale czasu.
<u>SuppressInterval</u>	Określa odstęp czasu (w sekundach), w którym komunikaty określone w parametrze SuppressMessage są zapisywane w dzienniku błędów menedżera kolejek tylko raz.
  Sekcja trybu ograniczonego ²	
  <u>ApplicationGroup</u>	Nazwa lokalnej kolejki transmisji, w której umieszczane są komunikaty zdalne, jeśli kolejka transmisji nie jest jawnie zdefiniowana dla ich miejsca docelowego.
Sekcja bezpieczeństwa	
<u>ClusterQueueAccessControl</u>	Sprawdź prawa dostępu do kolejek klastra lub pełnych kolejek udostępnianych przez menedżery kolejek klastra.
 <u>GroupModel</u>	Określa, czy menedżer uprawnień do obiektów (Object Authority Manager-OAM) sprawdza grupy globalne podczas określania przypisania użytkownika do grupy w systemie Windows.
Sekcja Service	
<u>Nazwa</u>	Nazwa wymaganej usługi.
<u>EntryPoints</u>	Liczba punktów wejścia zdefiniowanych dla usługi.
 <u>SecurityPolicy</u>	W systemie Windows: strategia bezpieczeństwa dla każdego menedżera kolejek
  <u>SecurityPolicy</u>	W systemie UNIX and Linux: określa, czy menedżer kolejek używa autoryzacji opartej na użytkownikach, czy na grupach.
<u>SharedBindingsUserId</u>	Tylko w przypadku powiązań współużytkowanych, niezależnie od tego, czy pole UserIdentifier w strukturze IdentityContext z funkcji MQZ_AUTHENTICATE_USER jest efektywnym czy rzeczywistym identyfikatorem użytkownika.
<u>FastpathBindingsUserId</u>	Tylko w przypadku powiązań krótkiej ścieżki, niezależnie od tego, czy pole UserIdentifier w strukturze IdentityContext z funkcji MQZ_AUTHENTICATE_USER jest efektywnym czy rzeczywistym identyfikatorem użytkownika.

Tabela 11. Sekcje pliku qm.ini (kontynuacja)

Sekcja i atrybuty	Opis atrybutów
<u>IsolatedBindingsUserId</u>	Tylko w przypadku izolowanych powiązań: pole UserIdentifier w strukturze IdentityContext z funkcji MQZ_AUTHENTICATE_USER jest efektywnym identyfikatorem użytkownika lub rzeczywistym identyfikatorem użytkownika.
Sekcja ServiceComponent	
<u>Usługa</u>	Nazwa wymaganej usługi.
<u>Nazwa</u>	Opisowa nazwa komponentu usługi.
<u>Moduł</u>	Nazwa modułu, który ma zawierać kod dla tego komponentu.
<u>ComponentDataWielkość</u>	Wielkość (w bajtach) obszaru danych komponentu przekazanego do komponentu przy każdym wywołaniu.
Windows Sekcja SPX	
Windows <u>Gniazdo</u>	Numer gniazda SPX w notacji szesnastkowej.
Windows <u>BoardNum</u>	Numer adaptera LAN.
Windows <u>KeepAlive</u>	Włącz lub wyłącz funkcję KeepAlive .
Windows <u>Library1</u>	Nazwa biblioteki DLL SPX.
Windows <u>Library2</u>	Taka sama jak LibraryName1, używana, jeśli kod jest przechowywany w dwóch oddzielnych bibliotekach.
Windows <u>ListenerBacklog</u>	Nadpisz domyślną liczbę zaległych żądań dla programu nasłuchującego SPX.
Sekcja SSL	
<u>AllowOutboundSNI</u>	Określa, czy klienci z obsługą SNI podczas inicjowania połączenia TLS ustawią SNI na nazwę kanału docelowego IBM MQ w systemie zdalnym.
V 9.1.1 <u>AllowedCipherSpecyfikacje</u>	Określa niestandardową listę CipherSpecs , które mogą być używane z kanałami produktu IBM MQ w wersji wieloplatformowej.
V 9.1.4 <u>AllowTLSV13</u>	Określa, czy menedżer kolejek może używać CipherSpecsprotokołu TLS 1.3 .
<u>CDPCheckExtensions</u>	Określa, czy kanały TLS w tym menedżerze kolejek próbują sprawdzić serwery CDP o nazwach określonych w rozszerzeniach certyfikatu punktu dystrybucji CrLDistribution.
V 9.1.4 <u>MinimumRSAKeyWielkość</u>	Określa minimalną wielkość klucza, jaką muszą mieć certyfikaty RSA, aby mogły zostać zaakceptowane.
<u>Uwierzytelnianie OCSPAuthentication</u>	Działanie, które ma zostać wykonane, gdy nie można określić statusu odwołania na podstawie serwera OCSP.








Tabela 11. Sekcje pliku qm.ini (kontynuacja)	
Sekcja i atrybuty	Opis atrybutów
<u>OCSPCheckExtensions</u>	Określa, czy kanały TLS w tym menedżerze kolejek próbują sprawdzić serwery OCSP wymienione w rozszerzeniach certyfikatu dostępu AuthorityInfo.
  <u>Limit czasu</u> <u>OCSPTimeout</u>	Liczba sekund oczekiwania na program odpowiadający OCSP podczas sprawdzania odwołania.
<u>SSLHTTPProxyName</u>	Nazwa hosta lub adres sieciowy serwera proxy HTTP, który ma być używany przez pakiet GSKit na potrzeby sprawdzania protokołu OCSP.
  <u>SSLHTTPConnectTimeout</u>	Liczba sekund oczekiwania na pomyślne nawiązanie połączenia sieciowego z serwerem HTTP podczas sprawdzania odwołania.
Sekcja Subpool ^{“3” na stronie 110}	Ta sekcja jest tworzona przez IBM MQ. Nie należy go zmieniać.
<u>ShortSubpoolpuli podrzędnej</u> ^{“3” na stronie 110}	Nazwa odpowiadająca katalogowi i dowiązaniu symbolicznemu utworzonemu w katalogu /var/mqm/sockets, którego program IBM MQ używa do wewnętrznej komunikacji między działającymi procesami.
 Sekcja TCP	
<u>Port</u>	Domyślny numer portu (w notacji dziesiętnej) dla sesji TCP/IP.
 <u>Library1</u>	Nazwa biblioteki DLL gniazd TCP/IP.
<u>KeepAlive</u>	Włącz lub wyłącz funkcję KeepAlive.
<u>ListenerBacklog</u>	Nadpisz domyślną liczbę zaległych żądań dla programu nasłuchującego TCP/IP.
<u>limit_czasu_połączenia</u>	Liczba sekund, po upływie których zostanie podjęta próba nawiązania połączenia z gniazdem.
<u>WielkośćSndBuff</u>	Wielkość (w bajtach) buforu wysyłania TCP/IP używanego przez wysyłający koniec kanałów.
<u>WielkośćRcvBuff</u>	Wielkość (w bajtach) buforu odbiorczego TCP/IP używanego przez odbierający koniec kanałów.
<u>RcvSndBuffSize</u>	Wielkość (w bajtach) buforu wysyłania TCP/IP używanego przez nadawcę kanału odbiorczego.
<u>RcvRcvBuffSize</u>	Wielkość (w bajtach) buforu odbiorczego TCP/IP używanego przez odbierający koniec kanału odbiorczego.
<u>SvrSndBuffSize</u>	Wielkość (w bajtach) buforu wysyłania TCP/IP używanego przez serwer na końcu kanału połączenia z serwerem połączenia klienckiego.
<u>SvrRcvBuffSize</u>	Wielkość (w bajtach) buforu odbiorczego TCP/IP używanego przez serwer w kanale połączenia z serwerem połączenia klienckiego.
 Sekcja parametrów strojenia	

Tabela 11. Sekcje pliku qm.ini (kontynuacja)

Sekcja i atrybuty	Opis atrybutów
<u>SuppressDspAuthFail</u>	Określa, czy menedżer kolejek blokuje generowanie zdarzeń autoryzacji i zapisywanie komunikatów o błędach AMQ8077 w dzienniku błędów w przypadku niepowodzenia sprawdzania autoryzacji, jeśli połączenie nie ma uprawnień + dsp do obiektu.
<u>ImplSyncOpenOutput</u>	Minimalna liczba aplikacji, które mają otwartą kolejkę do umieszczania przed włączeniem niejawnego punktu synchronizacji dla trwałego umieszczania poza punktem synchronizacji.
V 9.1.2 <u>UniformClusterklastra</u> <u>uniformCluster</u>	Nazwa klastra IBM MQ używanego jako klastr jednostajny.
V 9.1.0.9 <u>OAMldapConnect</u>	Maksymalny czas (w sekundach) oczekiwania klienta LDAP na nawiązanie połączenia TCP z serwerem.
V 9.1.0.9 <u>OAMldapQueryTimeLimit</u>	Maksymalny czas w sekundach, przez który klient LDAP będzie oczekiwał na odpowiedź na żądanie LDAP z serwera.
V 9.1.0.15 <u>OAMldapResponseWarningTime</u>	Jeśli połączenie z serwerem LDAP trwało dłużej niż wartość progowa określona w parametrze OAMldapResponseWarningTime , w dzienniku błędów zostanie zapisany komunikat <u>AMQ5544W</u> .
<u>ExpiryInterval</u>	Wskazuje częstotliwość, z jaką menedżer kolejek skanuje kolejki w poszukiwaniu komunikatów, które utraciły ważność, a które nie zostały jeszcze wyczyszczone przez inne działania kolejki. Jest to przedział czasu w sekundach.
V 9.1.4 Sekcja Variables	
V 9.1.4 <u>atrybut=wartość</u>	Nazwa i powiązana wartość, które mają być używane jako wstawianie podczas definiowania komend MQSC.
Sekcja XAResourceManager	
<u>Nazwa</u>	Instancja menedżera zasobów.
<u>SwitchFile</u>	Pełna nazwa pliku ładowania zawierającego strukturę przełącznika XA menedżera zasobów.
<u>XAOpenString</u>	Łańcuch danych, który ma zostać przekazany do punktu wejścia xa_open menedżera zasobów.
<u>XACloseString</u>	Łańcuch danych, który ma zostać przekazany do punktu wejścia xa_close menedżera zasobów.
<u>ThreadOfControl</u>	Wartość, której menedżer kolejek używa do przekształcania do postaci szeregowej, gdy musi wywołać menedżer zasobów z jednego z jego własnych procesów wielowątkowych. Obowiązkowe dla Windows.

Uwagi:

1. Sekcja AccessMode jest ustawiana przez opcję **-a [r]** w komendzie **crtmqm**. Po utworzeniu menedżera kolejek nie należy zmieniać sekcji AccessMode.

2. Sekcja RestrictedMode jest ustawiana za pomocą opcji **-g** komendy **crtmqm** . Nie należy zmieniać tej sekcji po utworzeniu menedżera kolejek. Jeśli opcja **-g** nie zostanie użyta, sekcja nie zostanie utworzona w pliku `qm.ini` .
3. Sekcja Subpool oraz atrybut ShortSubpoolNazwa w tej sekcji są zapisywane automatycznie przez program IBM MQ podczas tworzenia menedżera kolejek. IBM MQ wybiera wartość dla ShortSubpool. Nie należy zmieniać tej wartości.

Windows Sekcja AccessMode w pliku qm.ini

Tryb dostępu ma zastosowanie tylko do serwerów Windows . Sekcja AccessMode w pliku `qm.ini` jest ustawiana za pomocą opcji **-a [r]** komendy **crtmqm** . Nie należy zmieniać sekcji AccessMode po tym, jak menedżer kolejek został utworzony.

Użyj grupy dostępowej (**-a [r]**) Opcja komendy **crtmqm** umożliwia określenie grupy uprawnień Windows , której członkowie otrzymają pełny dostęp do wszystkich plików danych menedżera kolejek. Grupa może być grupą lokalną lub globalną, w zależności od użytej składni. Poprawna składnia nazwy grupy jest następująca:

LocalGroup
Nazwa domeny\Nazwa GlobalGroup
GlobalGroup name @ Nazwa domeny

Przed uruchomieniem komendy **crtmqm** z opcją **-a [r]** należy zdefiniować dodatkową grupę dostępu.

Jeśli grupa zostanie określona za pomocą opcji **-ar** zamiast **-a**, lokalna grupa `mqm` nie będzie mieć nadanego dostępu do plików danych menedżera kolejek. Tej opcji należy użyć, jeśli system plików udostępniający pliki danych menedżera kolejek nie obsługuje pozycji kontroli dostępu dla grup zdefiniowanych lokalnie.

Grupa jest zwykle grupą zabezpieczeń globalnych i służy do udostępniania menedżerom kolejek z wieloma instancjami danych i folderu dzienników ze współużytkowanych menedżerów kolejek. Dodatkowa grupa dostępu zabezpieczonego służy do ustawiania uprawnień do odczytu i zapisu w folderze oraz do udostępniania danych i plików dzienników zawartych w menedżerze kolejek.

Dodatkowa grupa uprawnień dostępu jest alternatywą dla grupy lokalnej o nazwie `mqm` w celu ustawienia uprawnień do folderu zawierającego dane menedżera kolejek i dzienniki. W przeciwieństwie do lokalnej grupy `mqm` dodatkowa grupa uprawnień dostępu może być grupą lokalną lub globalną. Grupa ta musi być grupą globalną, aby możliwe było ustawienie uprawnień do folderów współużytkowanych, które zawierają dane i pliki dziennika używane przez menedżery kolejek z wieloma instancjami.

System operacyjny Windows sprawdza uprawnienia dostępu do odczytu i zapisu danych oraz plików dziennika w menedżerze kolejek. Sprawdza on uprawnienia przypisane do ID użytkownika, który uruchamia procesy menedżera kolejek. Sprawdzany ID użytkownika zależy od tego, czy użytkownik uruchomił menedżer kolejek jako usługę, czy w sposób interaktywny. Jeśli menedżer kolejek został uruchomiony jako usługa, ID użytkownika sprawdzanym przez system Windows jest ID użytkownika skonfigurowany przy użyciu kreatora **Przygotowywanie IBM MQ**. Jeśli menedżer kolejek został uruchomiony w sposób interaktywny, ID użytkownika sprawdzanym przez system Windows jest ID użytkownika, który uruchomił komendę **strmqm**.

Identyfikator użytkownika musi należeć do lokalnej grupy `mqm`, aby uruchomić menedżer kolejek. Jeśli ID użytkownika jest członkiem dodatkowej grupy dostępu zabezpieczonego, menedżer kolejek może przy użyciu uprawnień grupy dokonywać odczytu i zapisu plików.

Ograniczenie: Użytkownik może podać dodatkową grupę dostępu zabezpieczonego tylko w systemie operacyjnym Windows. Jeśli dodatkowa grupa dostępu zabezpieczonego zostanie podana w innym systemie operacyjnym, w przypadku komendy **crtmqm** zostanie zwrócony błąd.

Przykładowa sekcja

```
AccessMode:  
SecurityGroup=wmq\wmq
```

Pojęcia pokrewne

[“Bezpieczne niewspółużytkowane dane menedżera kolejek oraz katalogi i pliki dzienników w systemie Windows” na stronie 523](#)

[“Zabezpieczanie współużytkowanych danych menedżera kolejek oraz katalogów i plików dzienników w systemie Windows” na stronie 520](#)

Zadania pokrewne

[“Tworzenie menedżera kolejek z wieloma instancjami na stacjach roboczych domeny lub serwerach w systemie Windows” na stronie 494](#)

Odsyłacze pokrewne

[crtmqm \(tworzenie menedżera kolejek\)](#)

ApiExitLokalna sekcja pliku qm.ini

W przypadku serwera należy użyć strony właściwości menedżera kolejek produktu Exits z IBM MQ Explorer lub lokalnej sekcji ApiExit w pliku qm.ini w celu zidentyfikowania procedur wyjścia funkcji API dla menedżera kolejek. W przypadku klienta zmodyfikuj sekcję lokalną ApiExit w pliku mqclient.ini, aby zidentyfikować procedury wyjścia funkcji API dla menedżera kolejek.

W systemach Windows można również użyć komendy **amqmdain**, aby zmienić pozycje dla wyjść funkcji API. (Aby zidentyfikować procedury wyjścia funkcji API dla wszystkich menedżerów kolejek, należy użyć sekcji ApiExitCommon i ApiExitTemplate, zgodnie z opisem w sekcji [“Sekcje szablonu ApiExitCommon i ApiExit w pliku mq.ini” na stronie 93](#)).

Należy zwrócić uwagę, że aby program obsługi wyjścia API działał poprawnie, komunikat z serwera musi zostać wysłany do klienta bez konwersji. Po przetworzeniu komunikatu przez program zewnętrzny API musi on zostać przekształcony na kliencie. W związku z tym wymagane jest zainstalowanie wszystkich wyjść konwersji na kliencie.

Więcej informacji na temat korzystania z tych atrybutów zawiera sekcja [Konfigurowanie wyjść funkcji API](#).

Name=nazwa_ApiExit_name

Opisowa nazwa wyjścia interfejsu API przekazana do niego w polu ExitInfow polu Nazwa struktury MQAXP.

Ta nazwa musi być unikalna, nie dłuższa niż 48 znaków i zawierać tylko poprawne znaki dla nazw obiektów IBM MQ (na przykład nazwy kolejek).

Function=nazwa_funkcji

Nazwa punktu wejścia funkcji do modułu zawierającego kod wyjścia API. Ten punkt wejścia jest funkcją MQ_INIT_EXIT.

Wielkość tego pola jest ograniczona do wartości MQ_EXIT_NAME_LENGTH.

Module=nazwa_modułu

Moduł zawierający kod wyjścia API.

Jeśli w polu znajduje się pełna nazwa ścieżki do modułu, jest ona używana w takiej postaci. Jeśli to pole zawiera tylko nazwę modułu, moduł znajduje się przy użyciu atrybutu **ExitsDefaultPath** w sekcji ExitPath w pliku qm.ini.

Na platformach obsługujących oddzielne biblioteki wielowątkowe należy udostępnić wersję modułu wyjścia API, która nie jest wielowątkowa i jest wielowątkowa. Wersja wielowątkowa musi mieć przyrostek **_r**. Wersja wielowątkowa kodu pośredniczącego aplikacji IBM MQ niejawnie dopisuje **_r** do podanej nazwy modułu przed jego załadowaniem.

Długość tego pola jest ograniczona do maksymalnej długości ścieżki, którą obsługuje platforma.

Data=nazwa_danych

Dane, które mają być przekazywane do wyjścia funkcji API w polu ExitData struktury MQAXP.

Jeśli zostanie podany ten atrybut, początkowe i końcowe odstępy zostaną usunięte, pozostały łańcuch zostanie obcięty do 32 znaków, a wynik zostanie przekazany do wyjścia. Jeśli ten atrybut zostanie pominięty, do wyjścia zostanie przekazana domyślna wartość 32 odstępów.

Maksymalna długość tego pola to 32 znaki.

Sequence=numer_sekwencji_

Sekwencja, w której to wyjście funkcji API jest wywoływane w stosunku do innych wyjść funkcji API. Wyjście z niskim numerem kolejnym jest wywoływane przed wyjściem z wyższym numerem kolejnym. Nie ma potrzeby, aby numeracja sekwencji wyjść była jednoznaczna. Sekwencja 1, 2, 3 ma ten sam wynik co sekwencja 7, 42, 1096. Jeśli dwa wyjścia mają ten sam numer kolejny, menedżer kolejek decyduje o tym, który z nich powinien najpierw zadzwonić. Można określić, który został wywołany po zdarzeniu, umieszczając czas lub znacznik w obszarze ExitChain(łańcuch ExitChain) wskazany przez ExitChainAreaPtr w produkcie MQAXP lub przez zapisanie własnego pliku dziennika.

Ten atrybut jest niepodpisaną wartością liczbową.

Multi V 9.1.4 Sekcja AutoCluster w pliku qm.ini

Sekcja AutoCluster jest używana, gdy menedżer kolejek zaczyna identyfikować, czy klastr jest elementem klastra automatycznego, i może zidentyfikować pełne repozytoria klastra.

Dla sekcji AutoCluster są obowiązkowe następujące atrybuty:

Typ =Jednolite

Określa typ klastra automatycznego, a jedyną poprawną opcją jest *Uniform*, który reprezentuje jednolity klastr.

ClusterName=< łańcuch >

Nazwa klastra, która jest nazwą klastra automatycznego.

Następujące atrybuty są opcjonalne w sekcji AutoCluster, ale należy je podać w parach:

RepositoryName1 =< łańcuch >

Jest to nazwa menedżera kolejek dla pierwszego pełnego repozytorium w klastrze automatycznym. Może to być nazwa tego menedżera kolejek lub nazwa innego menedżera kolejek.

Repository1Conname=< łańcuch nazwy połączenia >

Jest to wartość nazwy połączenia (CONNNAME) dla sposobu, w jaki elementy klastra automatycznego powinny łączyć się z tym menedżerem kolejek.

Repository2Name=< String >

Jest to nazwa menedżera kolejek dla drugiego pełnego repozytorium w klastrze automatycznym. Może to być nazwa tego menedżera kolejek lub nazwa innego menedżera kolejek.

Repository2Conname=< łańcuch nazwy połączenia >

Jest to wartość nazwy połączenia (CONNNAME) dla sposobu, w jaki elementy klastra automatycznego powinny łączyć się z tym menedżerem kolejek.

Przykładowa sekcja

```
AutoCluster:
  Repository1Name=QM1
  Repository2Name=QM2
  Repository1Conname=127.0.0.1(1414)
  Repository2Conname=127.0.0.1(1415)
  ClusterName=UNIFORMCLUSTER1
  Type=Uniform
```

Pojęcia pokrewne

[Automatyczne równoważenie aplikacji](#)

Zadania pokrewne

[Tworzenie nowego klastra jednolitego](#)

[Korzystanie z automatycznej konfiguracji klastra](#)

Atrybuty sekcji AutoConfig są często używane jako część konfigurowania klastrów jednolitych.

Uwaga: Sekcja AutoCluster może być używana tylko w przypadku klastrów jednolitych.

MQSCConfig=< ścieżka>

Ścieżka jest pełną ścieżką do pliku lub ścieżką do katalogu, w którym wszystkie pliki produktu *.mqsc są stosowane do menedżera kolejek w każdym uruchomieniu menedżera kolejek.

Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [Konfigurowanie automatyczne z poziomu skryptu MQSC przy uruchamianiu](#).

IniConfig=< ścieżka>

Ścieżka jest pełną ścieżką do pliku lub ścieżką do katalogu, w którym wszystkie pliki produktu *.ini są stosowane do pliku qm.ini w każdym uruchomieniu menedżera kolejek.

Więcej informacji na ten temat zawiera [“Automatyczna konfiguracja pliku qm.ini przy uruchamianiu” na stronie 100](#).

Przykładowa sekcja

```
AutoConfig:
MQSCConfig=/tmp/auto.mqsc
IniConfig=/tmp/auto.ini
```

Pojęcia pokrewne

[Automatyczne równoważenie aplikacji](#)

Zadania pokrewne

[Tworzenie nowego klastra jednolitego](#)

[Korzystanie z automatycznej konfiguracji klastra](#)

Atrybuty sekcji Kanały określają konfigurację kanału.

Te informacje nie mają zastosowania do produktu IBM MQ for z/OS.

Aby określić informacje o kanałach, należy użyć sekcji CHANNELS w pliku qm.ini.

Alternatywnie, w systemach Linux (x86 i x86-64) i Windows, należy użyć strony właściwości menedżera kolejek produktu IBM MQ Explorer Channels.

MaxChannels= 100 (domyślnie) |liczba

Maksymalna dozwolona liczba *bieżących* kanałów.

Wartość domyślna to: 100.

MaxChannels można ustawić na inną wartość, aby ograniczyć maksymalną liczbę bieżących kanałów, jeśli jest to wymagane. W przypadku systemu IBM MQ Appliance wartością domyślną jest 999 999 999 i nie należy jej zmieniać.

MaxActiveKanały = MaxChannels_value

Maksymalna liczba kanałów, które mogą być *aktywne* w dowolnym momencie. Wartością domyślną jest wartość podana dla atrybutu **MaxChannels**.

MaxInitiators= 3 (wartość domyślna) |liczba

Maksymalna liczba inicjatorów. Wartość domyślna i maksymalna wynosi 3.

MQIBindType= FASTPATH | STANDARD

Powiązanie dla aplikacji:

Krótką ścieżka

Kanały łączą się za pomocą komendy MQCONNX FASTPATH; nie ma procesu agenta.

STANDARDOWA

Kanały łączą się za pomocą STANDARD.

PipeLineLength = 1 |liczba

Maksymalna liczba współbieżnych wątków, które będą używane przez kanał. Wartość domyślna to 1. Każda wartość większa niż 1 jest traktowana jako 2.

W przypadku korzystania z programu pipelining należy skonfigurować menedżery kolejek na obu końcach kanału, tak aby wartość **PipeLineLength** była większa niż 1.

Uwaga: Pipetowanie jest skuteczne tylko dla kanałów TCP/IP.

AdoptNewMCA= NO (domyślnie) | SVR | SDR | RCVR | CLUSRCVR | ALL | FASTPATH

Jeśli program IBM MQ odbiera żądanie uruchomienia kanału, ale stwierdzi, że instancja kanału jest już uruchomiona, to w niektórych przypadkach istniejąca instancja kanału musi zostać zatrzymana przed uruchomieniem nowego kanału. Atrybut **AdoptNewMCA** umożliwia sterowanie, które typy kanałów mogą być kończone w ten sposób.

Jeśli zostanie określony atrybut **AdoptNewMCA** dla konkretnego typu kanału, ale nowy kanał nie zostanie uruchomiony, ponieważ zgodna instancja kanału jest już uruchomiona:

1. Nowy kanał próbuje zatrzymać poprzednią, żądając jej zakończenia.
2. Jeśli poprzedni serwer kanału nie odpowie na to żądanie przed upływem czasu oczekiwania **AdoptNewMCATimeout**, wątek lub proces dla poprzedniego serwera kanału zostanie zakończony.
3. Jeśli poprzedni serwer kanału nie zakończył się po kroku 2, a po raz drugi upłynie okres oczekiwania **AdoptNewMCATimeout**, program IBM MQ zakończy kanał przy użyciu błędu KANAŁ W UŻYCIU.

Funkcjonalność produktu **AdoptNewMCA** dotyczy kanałów serwera, nadajnika, odbiornika i kanałów odbiorczych klastra. W przypadku kanału nadawczego lub kanału serwera tylko jedna instancja kanału o określonej nazwie może być uruchomiona w odbierającym menedżerze kolejek. W przypadku odbiornika lub kanału odbiorczego klastra wiele instancji kanału o określonej nazwie może być uruchomionych w odbierającym menedżerze kolejek, ale tylko jedna instancja może być uruchomiona w dowolnym momencie z określonego menedżera kolejek zdalnych.

Uwaga: Produkt **AdoptNewMCA** nie jest obsługiwany w kanałach requestera ani połączenia z serwerem.

Podaj jedną lub więcej wartości, rozdzielając je przecinkami lub spacjami, z następującej listy:

NO

Opcja AdoptNewMCA nie jest wymagana. Jest to opcja domyślna.

SVR

Adoptować kanały serwera.

SDR

Adoptować kanały nadawcze.

RCVR

Adoptować kanały odbiorcze.

CLUSRCVR

Adoptować kanały odbiornika klastra.

ALL

Należy adoptować wszystkie typy kanałów z wyjątkiem kanałów FASTPATH.

Krótką ścieżka

Należy adoptować kanał, jeśli jest to kanał FASTPATH. Taka sytuacja ma miejsce tylko wtedy, gdy określony jest również odpowiedni typ kanału, na przykład: AdoptNewMCA=RCVR, SVR, FASTPATH.

Uwaga! Atrybut AdoptNewMCA może zachowywać się w nieprzewidywalny sposób z kanałami FASTPATH. Podczas włączania atrybutu MCA AdoptNewMCA dla kanałów FASTPATH należy zachować dużą ostrożność.

AdoptNewMCATimeout= 60 (domyślnie) | 1-3600

Czas (w sekundach), przez jaki nowa instancja kanału oczekuje na zakończenie starej instancji kanału. Podaj wartość z zakresu od 1 do 3600. Wartość domyślna to 60.

AdoptNewMCACheck = QM | ADDRESS | NAME | ALL

Typ sprawdzania, który jest wymagany przy włączaniu atrybutu AdoptNewMCA . Jeśli to możliwe, wykonaj pełne sprawdzenie, aby chronić kanały przed zamkniętym, nieumyślnie lub złośliwie. Co najmniej, sprawdź, czy nazwy kanałów są zgodne.

Podaj co najmniej jedną z następujących wartości, rozdzielając je przecinkami lub spacjami w przypadku następujących wartości: *QM*, *NAME* lub *ALL*:

QM

Sprawdź, czy nazwy menedżera kolejek są zgodne.

Należy pamiętać, że dopasowywany jest sam menedżer kolejek, a nie identyfikator QMID.

ADDRESS

Sprawdź adres IP źródła komunikacji. Na przykład adres TCP/IP.

Uwaga: Wartości CONNAME rozdzielone przecinkami mają zastosowanie do adresów docelowych i dlatego nie mają zastosowania w przypadku tej opcji.

W przypadku, gdy menedżer kolejek z wieloma instancjami kończy się niepowodzeniem z poziomu hosta na hostb, wszystkie kanały wychodzące z tego menedżera kolejek będą używać źródłowego adresu IP produktu hostb. Jeśli jest to inne niż hosta, zgodność z wartością AdoptNewMCACheck=ADDRESS nie jest zgodna.

Z wzajemnym uwierzytelnianiem można używać protokołu SSL lub TLS, aby zapobiec zakłóceniu istniejącego działającego kanału przez atakującego. Alternatywnie można użyć rozwiązania typu HACMP z przejęciem IP zamiast z menedżerami kolejek z wieloma instancjami, lub użyć systemu równoważenia obciążenia sieciowego w celu zamaskowania źródłowego adresu IP.

NAZWA

Sprawdź, czy nazwy kanałów są zgodne.

ALL

Sprawdź, czy są zgodne nazwy menedżerów kolejek, adres komunikacyjny i odpowiadające im nazwy kanałów.

Wartością domyślną jest AdoptNewMCACheck=NAME , ADDRESS , QM.

V 9.1.0

ChlauthEarlyAdopt = Y (wartość domyślna) | N

Kolejność przetwarzania uwierzytelniania połączenia i reguł uwierzytelniania kanału jest istotnym czynnikiem przy określaniu kontekstu zabezpieczeń dla połączeń aplikacji klienckich produktu IBM MQ .



Ostrzeżenie: Wartością domyślną, jeśli w pliku qm.ini nie jest **ChlauthEarlyAdopt** , jest wartość N, jednak od IBM MQ 9.0.4 wszystkie menedżery kolejek są tworzone za pomocą opcji **ChlauthEarlyAdopt=Y** automatycznie dodanego do pliku qm.ini .

Produkt **ChlauthEarlyAdopt** adoptuje tylko identyfikatory użytkowników, które zostały dostarczone do menedżera kolejek na potrzeby uwierzytelniania połączenia, jeśli w obiekcie AUTHINFO uwierzytelniania połączenia w menedżerze kolejek ustawiono opcję ADOPTCTX (YES).

Poprawnymi wartościami dla **ChlauthEarlyAdopt** są następujące wartości:

Y

Kanał sprawdza poprawność i przyjmuje informacje autoryzacyjne ID użytkownika i hasła, które zostały udostępnione przez aplikację przy użyciu uwierzytelniania połączenia menedżera kolejek przed zastosowaniem reguł uwierzytelniania kanału. W tym trybie działania reguły

uwierzytelniania kanału są zgodne z identyfikatorem użytkownika wynikający z kontroli uwierzytelniania połączenia.

N

Kanał opóźnia sprawdzanie poprawności uwierzytelniania przy użyciu ID użytkownika i hasła, które zostały udostępnione przez aplikację do momentu zastosowania reguł uwierzytelniania kanału. Należy zauważyć, że w tym trybie działania reguły blokowania i odzyskiwania uwierzytelniania kanału nie mogą brać pod uwagę wyników sprawdzania poprawności identyfikatora użytkownika i hasła.

Na przykład domyślny obiekt informacji uwierzytelniających jest ustawiony na wartość **ADOPTCTX(YES)**, a użytkownik fred jest zalogowany. Skonfigurowane są następujące dwa reguły CHLAUTH:

```
SET CHLAUTH('MY.CHLAUTH') TYPE(ADDRESSMAP) DESCR('Block all access by
default') ADDRESS('*') USERSRC(NOACCESS) ACTION(REPLACE)
SET CHLAUTH('MY.CHLAUTH') TYPE(USERMAP) DESCR('Allow user bob and force
CONNAUTH') CLNTUSER('bob') CHCKCLNT(REQUIRED) USERSRC(CHANNEL)
```

Następująca komenda jest wydawana z zamiarem uwierzytelnienia komendy jako adoptowane kontekst zabezpieczeń użytkownika bob:

```
runmqsc -c -u bob QMGR
```

W rzeczywistości menedżer kolejek używa kontekstu zabezpieczeń produktu fred, a nie produktu bob, a połączenie nie powiedzie się.

To use the security context of bob, **ChlauthEarlyAdopt** must be set to Y.

PasswordProtection = compatible|always|optional|warn

Z poziomu produktu IBM MQ 8.0ustaw chronione hasła w strukturze MQCSP, a nie za pomocą protokołu TLS.

Ochrona hasłem protokołu MQCSP jest przydatna w celach testowych i programistycznych, ponieważ korzystanie z zabezpieczenia hasłem protokołu MQCSP jest prostsze niż konfigurowanie szyfrowania TLS, ale nie jako bezpieczne.

Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [Ochrona hasłem protokołu MQCSP](#).

V9.1.0

IgnoreSeqNumberMismatch = NO (wartość domyślna) | YES

Agenty kanału komunikatów (Message Channel Agents-MCAs) na dwóch końcach kanału muszą liczyć się z liczbą komunikatów wystanych przez kanał w celu zachowania synchronizacji. Synchronizacja może zostać utracona, na przykład wtedy, gdy definicja kanału na jednym końcu zostanie usunięta, a następnie ponownie utworzona. W tych okolicznościach może być wymagany RESET CHANNEL, aby potwierdzić, że dane synchronizacji zostały utracone i zezwolić na kontynuowanie uruchamiania kanału.

Atrybut **IgnoreSeqNumberMismatch** musi być ustawiony w menedżerze kolejek odbiorczych.

W rzeczywistości atrybut ten wykonuje komendę resetowania kanału w kanale odbiorczym.

Ten atrybut określa sposób, w jaki menedżer kolejek obsługuje niezgodność numerów kolejnych podczas uruchamiania kanału przy użyciu następujących wartości:

NO

Numer kolejnych kanału są sprawdzane podczas resynchronizacji kanału, jeśli obie jednostki MCAs nie zgadzają się na ten sam numer kolejny, zostanie zgłoszony komunikat o błędzie AMQ9526 , a uruchomienie kanału nie powiedzie się.

YES

Numer kolejnych kanału są sprawdzane podczas resynchronizacji kanału, ale jeśli obie jednostki MCA nie zgadzają się na ten sam numer kolejny, zostanie zgłoszony komunikat ostrzegawczy AMQ9703 , a uruchomienie kanału będzie kontynuowane. Ta wartość atrybutu nie powinna być wymagana w normalnych okolicznościach. Jeśli wiadomo, że dane synchronizacji zostały utracone, na przykład podczas odzyskiwania po awarii, ta opcja pozwala uniknąć konieczności ręcznego potwierdzenia niezgodności numerów kolejnych numerów. Określenie tej wartości ma

podobny skutek dla administratora, który automatycznie wyśle **RESET CHANNEL** w odpowiedzi na każdą niezgodność numerów kolejnych.

V 9.1.5

V 9.1.0.5

ChlauthIgnoreUserCase = N (domyślnie) | Y

Umożliwia menedżerowi kolejek tworzenie zgodności z nazwą użytkownika w regułach CHLAUTH bez rozróżniania wielkości liter. Ta opcja umożliwia:

- CLNTUSER w regułach typu CHLAUTH TYPE (USERMAP), które mają być zgodne z wielkością liter-bezsensownie
- USERLIST w regułach typu CHLAUTH TYPE (BLOCKUSER), które mają być dopasowane do wielkości liter-bezsensownie

Poprawnymi wartościami dla **ChlauthIgnoreUserCase** są następujące wartości:

N

Reguły uwierzytelniania kanału próbują dopasować identyfikację użytkownika klienta z rozróżnieniem wielkości liter, na przykład reguła określająca wartość CLNTUSER ('Fred') nie będzie zgodna z 'fred' lub 'FRED', będzie ona zgodna tylko z identyfikatorem użytkownika 'Fred'. Jest to wartość domyślna.

Y

Reguły uwierzytelniania kanału muszą być zgodne z identyfikacją użytkownika klienta z rozróżnieniem wielkości liter, na przykład reguła uwierzytelniania kanału z parametrem TYPE (USERMAP) lub TYPE (USERBLOCK) określająca parametr CLNTUSER ('Fred') będzie pasować do dowolnego wariantu elementu pracy, na przykład identyfikatory użytkowników 'Fred', 'FRED' i 'fred' all match.

Należy zauważyć, że w przypadku ignorowania wielkości liter w identyfikatorach użytkowników podczas dopasowywania reguł uwierzytelniania kanału, możliwe jest dopasowanie więcej niż jednej reguły do reguły. W takim przypadku reguła, która jest zgodna, jest niezdefiniowana. Na przykład, jeśli użytkownik 'fred' łączy się z menedżerem kolejek za pośrednictwem kanału CLIENT, na przykład z następującymi regułami, mogą zostać odwzorowane na 'mquser1' lub 'mquser2':

```
SET CHLAUTH('CLIENT') TYPE(USERMAP) CLNTUSER('fred') USERSRC(MAP) MCAUSER('mquser1')
SET CHLAUTH('CLIENT') TYPE(USERMAP) CLNTUSER('FRED') USERSRC(MAP) MCAUSER('mquser2')
```

Aby uniknąć niepewności podczas korzystania z produktu ChlauthIgnoreUserCase=Y, należy unikać definiowania reguł CHLAUTH, które nakładająby się i skutkowałyby innym zachowaniem w przypadku zgodności z rozróżnianiem wielkości liter.

ChlauthIssueWarn = y

Ustaw ten atrybut, jeśli komunikat AMQ9787 ma być generowany po ustawieniu atrybutu WARN = YES w komendzie **SET CHLAUTH**.

Przykładowa sekcja

```
Channels:
  MaxChannels=200
  MaxActiveChannels=100
  MQIBindType=STANDARD
  PipelineLength=2
```

Pojęcia pokrewne

“Stany kanału” na stronie 213



Kanał może być w jednym z wielu stanów w dowolnym momencie. Niektóre stany mają również podstany. Z danego stanu kanał może przenieść się do innych stanów.

Multi

Sekcja połączenia z plikiem qm.ini

Sekcja Połączenie definiuje domyślny typ powiązania.

Aby określić domyślny typ powiązania, użyj sekcji Connection w pliku `qm.ini`.

  Alternatywnie, w systemach Linux (x86 i x86-64) i Windows, należy użyć strony właściwości menedżera kolejek produktu IBM MQ Explorer Extended.

Uwaga: Jeśli jest potrzebna, należy utworzyć sekcję Connection.

DefaultBindType = SHARED (wartość domyślna) | ISOLATED

Jeśli parametr **DefaultBindType** jest ustawiony na wartość ISOLATED, aplikacje i menedżer kolejek są uruchamiane w oddzielnych procesach, a między nimi nie są współużytkowane żadne zasoby.

Jeśli parametr **DefaultBindType** jest ustawiony na wartość SHARED, aplikacje i menedżer kolejek są uruchamiane w oddzielnych procesach, ale niektóre zasoby są współużytkowane między nimi.

Wartość domyślna to SHARED.



Ostrzeżenie: Produkt **DefaultBindType** ma zastosowanie do wszystkich wywołań MQCONN, a także do wszystkich korzystających z tabeli MQCONNX z opcją MQCNO_STANDARD_BINDING.

Zmiana **DefaultBindType** może spowodować, że niektóre aplikacje będą zmniejszać wydajność.

Przykładowa sekcja

```
Connection:
DefaultBindType=SHARED
```


Rejestrowanie komunikatów diagnostycznych

Dzienniki komunikatów diagnostycznych serwera IBM MQ są mechanizmem, który umożliwia różnym komponentom systemu IBM MQ raportowanie komunikatów diagnostycznych związanych z konfiguracją produktu IBM MQ i zmianami stanu środowiska wykonawczego i problemami.

Dzienniki te są czasami nazywane IBM MQ *dziennikami błędów*, ale zawsze zawierają informacje o IBM MQ i komunikaty ostrzegawcze, a także komunikaty o błędach. Trzy podstawowe komponenty produktu IBM MQ, które raportują do tych dzienników, są następujące:

- Menedżery kolejek
- IBM MQ Klienci
- Pozostała część systemu IBM MQ


Produkt IBM MQ obsługuje raportowanie komunikatów diagnostycznych za pomocą różnych metod znanych jako *usługi komunikatów diagnostycznych*, co pozwala na dostosowane podejście do rejestrowania i wykorzystywania tych informacji:

- Pliki dziennika AMQERRnn
- Pliki dziennika w formacie JSON
-  Syslog w formacie JSON

Dane wyjściowe JSON według produktu IBM MQ są formatowane jako pojedyncze obiekty JSON, tak aby każda pojedyncza linia dziennika JSON lub dziennika Syslog reprezentował poprawny obiekt JSON. Dziennik jako całość nie jest hermetyzowany jako pojedynczy obiekt JSON.

Na poniższej ilustracji pokazano, że menedżery kolejek, klienci IBM MQ i system IBM MQ mogą *wszystkie* raportować komunikaty diagnostyczne przy użyciu opisanych metod.

Rysunek 5. W jaki sposób różne części produktu IBM MQ mogą raportować komunikaty diagnostyczne



Sposób konfigurowania dzienników diagnostyki produktu IBM MQ :

Dzienniki diagnostyczne są definiowane i dostosowywane za pomocą sekcji znajdujących się w pliku `qm.ini`, w szczególności do komponentu IBM MQ, który wymaga ich. Każdy unikalny punkt końcowy rejestrowania jest zdefiniowany w jego własnym nagłówku sekcji w pliku `ini`, wraz z wszelkimi zdefiniowanymi w nim dostosowaniami. Dostosowania mogą obejmować:

- Wielkość plików dziennika, które mają zostać zawijane, przed wyzerowania; nie dotyczy dziennika systemowego
- dowolne filtrowanie na podstawie istotności komunikatów dziennika, oraz
- Wszystkie konkretne kody komunikatów, które mają być pomijalne.

Produkt IBM MQ można skonfigurować w taki sposób, aby zapisał do dowolnych lub wszystkich trzech typów punktów końcowych rejestrowania, co umożliwi konkretne sekcje dziennika w celu spełnienia konkretnych ról. Podobnie można zdefiniować wiele usług plików. Na przykład:

- Format JSON ułatwia analizowanie przy użyciu zautomatyzowanych narzędzi w środowiskach lokalnych i w chmurze.
- Dane wyjściowe syslog umożliwiają komponentom programu IBM MQ integrację informacji diagnostycznych ze wspólnym miejscem rejestrowania systemu operacyjnego zgodnie z innymi produktami w systemie.
- Punkty końcowe dziennika filtrowane na podstawie istotności, które pozwalają na rejestrowanie konkretnych plików dziennika, na przykład w systemie tylko poważne błędy.

Niezależnie od stylu skonfigurowanego rejestrowania diagnostycznego, tradycyjne pliki diagnostyczne przechowywane w katalogu dzienników systemowych IBM MQ (`/var/mqm/errors/AMQERRnn.log`) i w określonym katalogu dzienników menedżera kolejek (`/var/mqm/qmgrs/<qmgr_name>/errors/AMQERRnn.log`) są zawsze zapisywane, oprócz dowolnej innej używanej konfiguracji rejestrowania.

W przypadku menedżerów kolejek opcjonalna konfiguracja tych obowiązkowych dzienników może być wykonywana przez określenie atrybutów [“Sekcje usługi komunikatów diagnostycznych”](#) na stronie 121.

Różne obszary sekcji

Dodatkowe sekcje mogą być stosowane do różnych obszarów produktu IBM MQ.

Menedżer kolejek (`qm.ini`)

Ma zastosowanie do komunikatu dziennika wygenerowanego przez menedżer kolejek

System (`mqs.ini`)

Ma zastosowanie do komunikatów dziennika wygenerowanych przez system. Ta opcja nie jest specyficzna dla menedżera kolejek, z wyjątkiem sytuacji, gdy menedżer kolejek nie może uzyskać dostępu do własnych dzienników lub zapisywać w jego dziennikach.

Szablony (mq5.ini)

Jedna lub większa liczba sekcji jako szablonów, które są kopiowane do programu qm.ini po utworzeniu menedżera kolejek.

Klient (mqclient.ini)

Ma zastosowanie do operacji klienta, na przykład **runmqsc** w trybie klienta do zdalnego menedżera kolejek.

Przekształcanie między sformatowanymi i tradycyjnie sformatowanymi dziennikami JSON

Komenda **mqrc** została rozszerzona, aby umożliwić pewną liczbę konwersji między JSON i tradycyjnie sformatowanymi dziennikami oraz między różnymi językami.

Odsyłacze pokrewne

“Sekcje usługi komunikatów diagnostycznych” na stronie [121](#)

Dostępne opcje usługi komunikatów diagnostycznych umożliwiają dostosowanie rejestrowania diagnostycznego IBM MQ, dzięki czemu dane wyjściowe dziennika mogą być kierowane do różnych punktów końcowych dziennika z różnych komponentów produktu IBM MQ.

“Sekcja QMErrorLog” na stronie [120](#)

Sekcja dziennika błędów menedżera kolejek QMErrorLog znajduje się w pliku qm.ini w celu dostosowania operacji i zawartości dzienników błędów produktu IBM MQ.

“Usługi komunikatów diagnostycznych” na stronie [124](#)

Następujące usługi komunikatów diagnostycznych i ich atrybuty specyficzne dla usługi, określone w sekcjach DiagnosticSystemMessages, DiagnosticMessages i DiagnosticMessagesTemplate w plikach konfiguracyjnych, mogą być zdefiniowane:

Multi

Sekcja QMErrorLog

Sekcja dziennika błędów menedżera kolejek QMErrorLog znajduje się w pliku qm.ini w celu dostosowania operacji i zawartości dzienników błędów produktu IBM MQ.

Usługa QMErrorLog to tradycyjna usługa rejestrowania diagnostycznego produktu IBM MQ używana do wyprowadzania komunikatów diagnostycznych odnoszących się do menedżera kolejek. Usługa QMErrorLog działa w sposób ciągły i nie może zostać wyłączona, ale można ją dostosować do pewnego stopnia.

Sekcja QMErrorLog w pliku qm.ini umożliwia wykluczenie niektórych komunikatów z zapisu w dzienniku błędów menedżera kolejek. Można również pominąć zapisywanie komunikatów w dzienniku błędów przez dany przedział czasu.

Windows

Linux

Alternatywnie zamiast bezpośredniej edycji pliku qm.ini można użyć [strony](#) właściwości rozszerzonego menedżera kolejek w programie IBM MQ Explorer, aby wykluczyć i wyłączyć komunikaty z atrybutami **Wykluczone komunikaty**, **Wstgnowane komunikaty** i **Interwał wstrzymanych komunikatów**.



Ostrzeżenie:

- **Windows** Produktu IBM MQ Explorer można używać do wprowadzania zmian tylko wtedy, gdy na platformie Windows używany jest lokalny menedżer kolejek.
- Sekcja QMErrorLog nie ma zastosowania do pliku konfiguracyjnego systemu IBM MQ mq5.iniani do pliku konfiguracyjnego klienta, na ogół o nazwie mqclient.ini.

W sekcji QMErrorLog można dołączyć następujące atrybuty:

ErrorLogSize = wielkość_maksymalna

Określa wielkość dziennika błędów menedżera kolejek, który jest kopiowany do kopii zapasowej. Wartość **maxsize** musi być z zakresu od 32768 do 2147483648 bajtów. Jeśli parametr

ErrorLogSize nie zostanie określony, zostanie użyta wartość domyślna 33554432 bajtów (32 MB).

Tego atrybutu można użyć, aby zmniejszyć maksymalną wielkość z powrotem do poprzedniego maksimum 2 MB, jeśli jest to wymagane.

Wielkość dziennika można ustawić za pomocą zmiennej środowiskowej **MQMAXERRORLOGSIZE**.

ExcludeMessage= msgIds

Określa komunikaty, które nie mają być zapisywane w dzienniku błędów menedżera kolejek.

Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [ExcludeMessage](#) w podręczniku [“Sekcje usługi komunikatów diagnostycznych”](#) na stronie 121.

SuppressMessage= msgIds

Określa komunikaty, które są zapisywane w dzienniku błędów menedżera kolejek tylko raz w określonym przedziale czasu. Jeśli ten sam identyfikator komunikatu jest określony w obu przypadkach SuppressMessage i ExcludeMessage, komunikat zostanie wykluczony.

Ta opcja nie ma zastosowania w przypadku usług komunikatów diagnostycznych zdefiniowanych w produkcie mqclient.ini. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [SuppressMessage](#) w podręczniku [“Sekcje usługi komunikatów diagnostycznych”](#) na stronie 121.

SuppressInterval= długość

Określa odstęp czasu (w sekundach), w którym komunikaty określone w pliku SuppressMessage są zapisywane w dzienniku błędów menedżera kolejek tylko jeden raz. *długość* musi mieścić się w zakresie od 1 do 86400 sekund. Jeśli parametr SuppressInterval nie zostanie określony, zostanie użyta wartość domyślna 30 sekund.

Przykładowa sekcja

```
QMErrorLog:
  ErrorLogSize=262144
  ExcludeMessage=7234
  SuppressMessage=9001,9002,9202
  SuppressInterval=30
```

Pojęcia pokrewne

[“Pliki konfiguracyjne menedżera kolejek, qm.ini”](#) na stronie 99

Plik konfiguracyjny menedżera kolejek, qm.ini, zawiera informacje istotne dla konkretnego menedżera kolejek.

Odsyłacze pokrewne

[“Sekcje usługi komunikatów diagnostycznych”](#) na stronie 121

Dostępne opcje usługi komunikatów diagnostycznych umożliwiają dostosowanie rejestrowania diagnostycznego IBM MQ, dzięki czemu dane wyjściowe dziennika mogą być kierowane do różnych punktów końcowych dziennika z różnych komponentów produktu IBM MQ.

Multi

Sekcje usługi komunikatów diagnostycznych

Dostępne opcje usługi komunikatów diagnostycznych umożliwiają dostosowanie rejestrowania diagnostycznego IBM MQ, dzięki czemu dane wyjściowe dziennika mogą być kierowane do różnych punktów końcowych dziennika z różnych komponentów produktu IBM MQ.

Należy włączyć dodatkowe usługi komunikatów diagnostycznych, używając sekcji z jedną z następujących nazw:

- **DiagnosticSystemMessages**

Definiuje usługi używane podczas generowania komunikatu diagnostycznego, który jest zapisywany w dzienniku błędów systemu. Poprawne w plikach mqs.ini lub mqclient.ini.

Aplikacje klienckie używają sekcji **DiagnosticSystemMessages** w pliku mqclient.ini i w pliku mqs.ini, sekcja **DiagnosticSystemMessages** steruje komunikatami aplikacji serwera, która nie ma kontekstu menedżera kolejek.

Istnieje możliwość skonfigurowania menedżera kolejek i aplikacji, które dodatkowo zapisują wszystkie komunikaty w usłudze syslog.

- **DiagnosticMessages**

Definiuje usługi używane podczas generowania komunikatu diagnostycznego, który jest zapisywany w dzienniku błędów menedżera kolejek. Poprawne tylko w pliku `qm.ini`.

- **DiagnosticMessagesTemplate**

Sekcja kopiowana z pliku `mqc.ini` do pliku **DiagnosticMessages** w pliku `qm.ini` podczas tworzenia menedżera kolejek.

Aby wyświetlić komunikaty diagnostyczne, należy użyć komendy `mqrcc`.

Atrybuty sekcji



Ostrzeżenie: Usługai nazwa sekcji są obowiązkowe.

name= < stanzaname >

Nazwa sekcji. Wartość musi być unikalna w pliku `ini`.

Service = typ usługi

Ten atrybut definiuje usługę, w której w nazwie usługi nie jest rozróżniana wielkość liter, która jest włączana w tej sekcji.

Aby na przykład włączyć usługę `syslog` jako usługę dodatkową, należy wprowadzić następującą komendę:

```
Service=syslog
```

Patrz sekcja [“Usługi komunikatów diagnostycznych”](#) na stronie 124 i jej konkretne atrybuty dostępne do użycia z sekcjami usług komunikatów diagnostycznych.

Do sekcji można dodać następujące atrybuty opcjonalne:

- [ExcludeMessage](#)
- [SuppressMessage](#)
- [SuppressInterval](#)
- [“Istotności”](#) na stronie 124

ExcludeMessage= msgIds


Określa komunikaty, które nie mają być zapisywane w dzienniku błędów menedżera kolejek. Jeśli system IBM MQ jest mocno obciążony, a wiele kanałów jest zatrzymywanych i uruchamianych, do konsoli z/OS i dziennika w postaci drukowanej jest wysyłana duża liczba komunikatów informacyjnych. Most IBM MQ - IMS i menedżer buforów mogą również generować dużą liczbę komunikatów informacyjnych, dlatego wykluczenie komunikatów zapobiega odbieraniu dużej liczby komunikatów, jeśli jest to wymagane. `msgIds` zawiera rozdzielaną przecinkami listę identyfikatorów komunikatów z następujących:

5211-Przekroczono maksymalną długość nazwy właściwości.

5973-Rozproszona subskrypcja publikowania/subskrypcji jest zablokowana

5974-Rozproszona publikacja publikowania/subskrypcji jest zablokowana

6254-System nie mógł dynamicznie załadować biblioteki współużytkowanej

 7163 - Komunikat o uruchomieniu zadania (tylko system IBM i)

7234 - Liczba załadowanych komunikatów

8245-Jednostka nie ma wystarczających uprawnień do wyświetlenia obiektu

9001 - Program kanału został zakończony normalnie


9002 - Program kanału został uruchomiony

9202 - Zdalny host jest niedostępny

9208-Błąd podczas odbierania z hosta
9209 -Połączenie zamknięte
9228-Nie można uruchomić odpowiadającego kanału
9489-Przekroczono maksymalny limit instancji SVRCONN
9490-Przekroczono limit maksymalnej liczby instancji SVRCONN na klienta
9508-Nie można nawiązać połączenia z menedżerem kolejek
9524 - Zdalny menedżer kolejek jest niedostępny
9528 - Użytkownik zażądał zamknięcia kanału
9545 -Interwał rozłączania utracił ważność
9558-Kanał zdalny jest niedostępny
9637 -Brak certyfikatu dla kanału
9776-Kanał został zablokowany przez ID użytkownika
9777-Kanał został zablokowany przez mapę NOACCESS
9782-Połączenie zostało zablokowane przez adres
9999 - Program kanału został zakończony nienormalnie

SuppressMessage= msgIds

Określa komunikaty, które są zapisywane w protokole błędów menedżera kolejek tylko raz w określonym przedziale czasu. Jeśli system IBM MQ jest mocno obciążony, a wiele kanałów jest zatrzymywanych i uruchamianych, do konsoli z/OS i dziennika w postaci drukowanej jest wysyłana duża liczba komunikatów informacyjnych. Most IBM MQ - IMS i menedżer buforów mogą również generować dużą liczbę komunikatów informacyjnych, dlatego pomijanie komunikatów zapobiega odbieraniu wielu powtarzających się komunikatów, jeśli jest to wymagane. Odstęp czasu jest określany przez parametr SuppressInterval. *msgIds* zawiera rozdzielaną przecinkami listę identyfikatorów komunikatów z następujących elementów:

5211-Przekroczono maksymalną długość nazwy właściwości.
5973-Rozproszona subskrypcja publikowania/subskrypcji jest zablokowana
5974-Rozproszona publikacja publikowania/subskrypcji jest zablokowana
6254-System nie mógł dynamicznie załadować biblioteki współużytkowanej
 7163 - Komunikat o uruchomieniu zadania (tylko system IBM i)
7234 - Liczba załadowanych komunikatów
8245-Jednostka nie ma wystarczających uprawnień do wyświetlenia obiektu
9001 - Program kanału został zakończony normalnie
9002 - Program kanału został uruchomiony
9202 - Zdalny host jest niedostępny
9208-Błąd podczas odbierania z hosta
9209 -Połączenie zamknięte
9228-Nie można uruchomić odpowiadającego kanału
9489-Przekroczono maksymalny limit instancji SVRCONN
9490-Przekroczono limit maksymalnej liczby instancji SVRCONN na klienta
9508-Nie można nawiązać połączenia z menedżerem kolejek
9524 - Zdalny menedżer kolejek jest niedostępny
9528 - Użytkownik zażądał zamknięcia kanału
9545 -Interwał rozłączania utracił ważność
9558-Kanał zdalny jest niedostępny
9637 -Brak certyfikatu dla kanału
9776-Kanał został zablokowany przez ID użytkownika
9777-Kanał został zablokowany przez mapę NOACCESS
9782-Połączenie zostało zablokowane przez adres
9999 - Program kanału został zakończony nienormalnie

Jeśli ten sam identyfikator komunikatu jest określony zarówno w komunikacie SuppressMessage , jak i w komunikacie ExcludeMessage, komunikat jest wykluczony.

Ta opcja nie ma zastosowania do usług komunikatów diagnostycznych zdefiniowanych w pliku `MQ client.ini`.

SuppressInterval= długość

Określa odstęp czasu (w sekundach), w którym komunikaty określone w parametrze **SuppressMessage** są zapisywane w dzienniku błędów menedżera kolejek tylko raz. *długość* musi być z zakresu od 1 do 86400 sekund. Jeśli parametr **SuppressInterval** nie zostanie podany, zostanie użyta wartość domyślna wynosząca 30 sekund.

Istotności

Rozdzielana przecinkami lista poziomów istotności, w których w nazwie poziomu istotności nie jest rozróżniana wielkość liter. Dozwolone są następujące wartości:

- I (lub Informacja lub 0)
- W (lub Ostrzeżenie lub 10)
- E (lub Błąd lub 20 i 30)
- S (lub Stop lub 40)
- T (lub System lub 50)

Uwagi:

1. Wartością domyślną jest `all`
2. Do usługi są wyświetlane tylko komunikaty o wybranych poziomach istotności.

Alternatywnie można użyć znaku plus (+), który wyświetla określony poziom błędu i wszystkie wyższe poziomy. Na przykład, aby wyświetlić wszystkie błędy:

```
Severities=E+
```

Odsyłacze pokrewne

[“Sekcja QMErrorLog” na stronie 120](#)

Sekcja dziennika błędów menedżera kolejek QMErrorLog znajduje się w pliku `qm.ini` w celu dostosowania operacji i zawartości dzienników błędów produktu IBM MQ .

[“Usługi komunikatów diagnostycznych” na stronie 124](#)

Następujące usługi komunikatów diagnostycznych i ich atrybuty specyficzne dla usługi, określone w sekcjach `DiagnosticSystemMessages`, `DiagnosticMessages` i `DiagnosticMessagesTemplate` w plikach konfiguracyjnych, mogą być zdefiniowane:

Multi *Usługi komunikatów diagnostycznych*

Następujące usługi komunikatów diagnostycznych i ich atrybuty specyficzne dla usługi, określone w sekcjach `DiagnosticSystemMessages`, `DiagnosticMessages` i `DiagnosticMessagesTemplate` w plikach konfiguracyjnych, mogą być zdefiniowane:

Zdefiniowane są następujące usługi komunikatów diagnostycznych:

Plik

Ta usługa wysyła wszystkie niefiltrowane komunikaty do pliku w podobny sposób do usługi QMErrorLog . Istniejący format tekstowy lub określony format JSON jest używany w zależności od podanego **Format** . Domyślnie istnieją trzy pliki o nazwach `AMQERR01.LOG`, `AMQERR02.LOG` i `AMQERR03.LOG` lub `AMQERR01.json`, `AMQERR02.json` i `AMQERR03.json`, w zależności od właściwości **Format** , a także te, które są oparte na skonfigurowanej wielkości.



Następujące atrybuty są obsługiwane tylko w sekcji pliku:

FilePath

Ścieżka do miejsca, w którym zapisywane są pliki dziennika. Wartością domyślną jest to samo położenie, co pliki produktu `AMQERR01.log` , czyli menedżer systemu lub menedżera kolejek. Ścieżka musi być bezwzględna, ale może zawierać elementy wymienne. Na przykład:



+ MQ_Q_MGR_DATA_PATH +

Pełna ścieżka do katalogu nadrzędnego katalogu komunikatów diagnostycznych menedżera kolejek. Wartości domyślne:

-  Na platformach UNIX and Linux : /var/mqm/qmgrs/<QM_name>
-  w systemie Windows, C:\Program Data\IBM\MQ\qmgrs\<QM_name>

+ ŚCIEŻKA DATU MQ +

Pełna ścieżka do katalogu nadrzędnego katalogu komunikatów diagnostyki systemu. Wartości domyślne:

-  Na platformach UNIX and Linux : /var/mqm
-  W systemie Windows: C:\Program Data\IBM\MQ

Należy utworzyć tę ścieżkę z odpowiednimi uprawnieniami, jeśli nie jest on używany w istniejącym katalogu błędów.

FilePrefix

Przedrostek plików dziennika. Wartością domyślną jest AMQERR.

FileSize

Wielkość, z jaką dziennik jest wycofany. Wartość domyślna to 32MB, podobnie jak w przypadku właściwości **ErrorLogSize** w ["Sekcja QMErrorLog"](#) na stronie 120, która jest semantycznie identyczna.

Uwaga: Właściwość **ErrorLogSize** ma zastosowanie tylko do domyślnej usługi dziennika błędów, a nie do niestandardowych usług diagnostycznych.

Wielkość dziennika można ustawić za pomocą zmiennej środowiskowej **MQMAXERRORLOGSIZE** .

Format

Format pliku. Wartość może być *tekstowa* (dla dodatkowych usług w stylu QMErrorLog) lub *json*, która jest wartością domyślną.

Przyrostek pliku to .LOG lub .json w oparciu o ustawienie tego atrybutu.

Na przykład zmodyfikuj plik qm . ini menedżera kolejek i dodaj następującą sekcję:

```
DiagnosticMessages:  
Service = File  
Name = JSONLogs  
Format = json  
FilePrefix = AMQERR
```

Po zrestartowaniu menedżer kolejek będzie miał pliki AMQERR0x . json w katalogu ERRORS.

Można zdefiniować wiele usług plików. Pozwala to na konfigurację w sposób przedstawiony na poniższych przykładach, w których komunikaty różnych znaczników są dzielone na różne zestawy dzienników:

```
DiagnosticMessages:  
Name=ErrorsToFile  
Service=File  
Severities=E+  
FilePrefix=OnlyErrors  
  
DiagnosticMessages:  
Name=NonErrorstoFile  
Service=File  
Severities=1 W  
FilePrefix=Information
```

Dziennik systemowy

Usługa Syslog nie jest dostępna w systemie Windows lub IBM i

Można zdefiniować tylko jedną usługę Syslog, a usługa Syslog wysyła wszystkie niefiltrowane komunikaty do dziennika syslog przy użyciu specyfikacji komunikatów diagnostycznych formatu JSON. Informacje te są dodawane do dziennika syslog w kolejności przedstawionej w tabeli, począwszy od wartości msgID i wstawień.

Istotność komunikatu jest odwzorowana na poziom syslog w następujący sposób:

Tabela 12. Odwzorowanie istotności komunikatu na poziom syslog	
Istotność	Poziom
0	LOG_INFO
10	OSTRZEŻENIE
20	LOG_ERR
30	LOG_ERR
40	LOG_ALERT
50	LOG_ALERT

Następujący atrybut jest obsługiwany tylko w sekcji syslog:

Ident

Definiuje wartość **ident** powiązaną z pozycjami syslog. Wartością domyślną jest *ibm-mq*.

W poniższym przykładzie przedstawiono komunikaty o błędach wysyłane do dziennika Syslog:

```
DiagnosticMessages:
  Name=ErrorsToSyslog
  Ident=mq
  Service=Syslog
  Severities=E+
```

Więcej informacji na temat ogólnych atrybutów sekcji zawiera sekcja [“Sekcje usługi komunikatów diagnostycznych”](#) na stronie 121.

Uwagi:

1. Tylko w przypadku usługi Plik można mieć wiele sekcji, z których każda ma inną nazwę. Obowiązuje tylko definicja, przy użyciu nazwy finalnej w sekwencji.
2. Zmiany wartości sekcji wchodzi w życie tylko wtedy, gdy menedżer kolejek jest restartowany.

Multi

Sekcja ExitPath w pliku qm.ini

W sekcji ExitPath określa się ścieżkę programów obsługi wyjścia użytkownika w systemie menedżera kolejek.

Aby określić ścieżkę programów obsługi wyjścia użytkownika w systemie menedżera kolejek, należy użyć sekcji ExitPath w pliku qm.ini.

Windows

Linux

Alternatywnie, w systemach Linux (x86 i x86-64) i Windows, należy użyć strony właściwości menedżera kolejek produktu IBM MQ Explorer Exits.

ExitsDefaultŚcieżka = *łańcuch*

Atrybut ścieżki ExitsDefault określa położenie:

- 32-bitowe wyjścia kanału dla klientów
- 32-bitowe wyjścia kanału i wyjścia konwersji danych dla serwerów
- Niekwalifikowane pliki ładowania przetącznika XA

ExitsDefaultPath64= *łańcuch*

Atrybut ExitsDefaultPath64 określa położenie:

- 64-bitowe wyjścia kanału dla klientów
- 64-bitowe wyjścia kanału i wyjścia konwersji danych dla serwerów
- Niekwalifikowane pliki ładowania przetłaczniaka XA

Przykładowa sekcja

```
ExitPath:
  ExitsDefaultPath=/var/mqm/exits
  ExitsDefaultPath64=/var/mqm/exits64
```

Multi

ExitPropertiesLokalna sekcja pliku qm.ini

Sekcja Lokalna ExitProperties określa informacje na temat właściwości wyjścia w menedżerze kolejek.

Aby określić informacje o właściwościach wyjścia w menedżerze kolejek, należy użyć lokalnej sekcji ExitProperties w pliku qm.ini.

Windows

Linux

Alternatywnie w systemach Linux (x86 i x86-64) i Windows należy użyć strony właściwości menedżera kolejek klastra produktu IBM MQ Explorer.

Windows

Informacje te można również określić w produkcie Windows za pomocą komendy **amqmdain**.

Domyślnie ustawienie to jest dziedziczone z atrybutu **CLWLMode** w sekcji ExitProperties w konfiguracji całej maszyny (opisanej w sekcji [“Sekcja ExitProperties w pliku mqsc.ini”](#) na stronie 94). Zmień to ustawienie tylko wtedy, gdy ten menedżer kolejek ma być skonfigurowany w inny sposób. Ta wartość może zostać przestonięta dla poszczególnych menedżerów kolejek przy użyciu atrybutu trybu obciążenia klastra na stronie właściwości menedżera kolejek klastra.

Użyj sekcji ExitProperties w pliku mqsc.ini, aby określić opcje konfiguracji używane przez programy obsługi wyjścia menedżera kolejek.

Windows

Linux

Alternatively, on Linux (x86 and x86-64) and Windows, use the IBM MQ Explorer Extended IBM MQ properties page.

CLWLMode= SAFE (wartość domyślna) | FAST

Wyjście obciążenia klastra (CLWL) umożliwia określenie, która kolejka klastra w klastrze ma być otwarta w odpowiedzi na wywołanie MQI (na przykład: MQOPEN, MQPUT). Wyjście CLWL działa albo w trybie FAST, albo w trybie SAFE, w zależności od wartości określonej przez użytkownika w atrybucie **CLWLMode**. Jeśli atrybut **CLWLMode** zostanie pominięty, wyjście obciążenia klastra zostanie uruchomione w trybie SAFE.

Bezpieczne

Uruchom wyjście CLWL w oddzielnym procesie z menedżera kolejek. Jest to opcja domyślna.

Jeśli wystąpi problem z wypisem CLWL napisanego przez użytkownika podczas pracy w trybie SAFE, wykonywane są następujące czynności:

- Proces serwera CLWL (amqzlw0) nie powiódł się.
- Menedżer kolejek restartuje proces serwera CLWL.
- Błąd jest zgłaszany do użytkownika w dzienniku błędów. Jeśli wywołanie MQI jest w toku, użytkownik otrzymuje powiadomienie w postaci kodu powrotu.

Integralność menedżera kolejek jest zachowywana.

Uwaga: Uruchomienie wyjścia CLWL w oddzielnym procesie może mieć wpływ na wydajność.

FAST

Uruchom wyjście klastra bezpośrednio w procesie menedżera kolejek.

Określenie tej opcji poprawia wydajność przez uniknięcie kosztów przełączania procesu związanych z uruchomieniem w trybie SAFE, ale robi to kosztem integralności menedżera kolejek. Wyjście CLWL powinno być uruchamiane tylko w trybie FAST, jeśli jesteś przekonany, że nie ma problemów z wyjściem CLWL, a szczególnie martwi Cię wydajność.

Jeśli wystąpi problem, gdy wyjście CLWL jest uruchomione w trybie FAST, menedżer kolejek nie powiedzie się i zostanie uruchomione ryzyko naruszenia integralności menedżera kolejek.

Przykładowa sekcja

```
ExitPropertiesLocal:  
  CLWLMode=SAFE
```

IBM i

Linux

UNIX

Sekcja systemu plików w pliku qm.ini

Sekcja System plików określa, czy uprawnienia ustawione w dziennikach błędów menedżera kolejek mają pozostać niezmienione, czy też zmieniać je z powrotem na wartości domyślne.

Domyślne uprawnienia ustawione w plikach dziennika błędów są przydatne w większości przypadków, dlatego nie ma potrzeby, aby większość administratorów produktu IBM MQ ich zmieniała.

Administrator produktu IBM MQ może jednak chcieć zmienić uprawnienia do swoich plików dziennika błędów. W takim przypadku należy ustawić opcję sekcji `Filesystem` **ValidateAuth=Nie**, co spowoduje, że menedżer kolejek pozostawi uprawnienia niezmienione w późniejszym czasie.

Domyślne zachowanie (bez **ValidateAuth=Nie**) powoduje, że menedżer kolejek sprawdza uprawnienia do plików w dziennikach błędów menedżera kolejek i zmienia je z powrotem na wartości domyślne. To sprawdzenie może wystąpić w dowolnym momencie, w tym podczas zakończenia lub uruchomienia menedżera kolejek.

Przykładowa sekcja

```
Filesystem:  
  ValidateAuth=No
```

Multi

Sekcja log pliku qm.ini

Sekcja Dziennik określa informacje dotyczące rejestrowania w menedżerze kolejek.

Sekcja Log w pliku qm.ini służy do określania informacji dotyczących rejestrowania w menedżerze kolejek.

Windows

Linux

Alternatywnie w systemach Linux (x86 i x86-64) i Windows można użyć strony właściwości menedżera kolejek produktu IBM MQ Explorer Log.

Domyślnie ustawienia te są dziedziczone z ustawień określonych dla domyślnych ustawień dziennika dla menedżera kolejek (opisanych w sekcji [“Sekcja LogDefaults w pliku mqsc.ini”](#) na stronie 95). Zmień te ustawienia tylko wtedy, gdy chcesz skonfigurować ten menedżer kolejek w inny sposób.

Więcej informacji na temat obliczania wielkości dzienników zawiera sekcja [“Obliczanie wielkości dziennika”](#) na stronie 620.

Uwaga: Limity podane na poniższej liście parametrów są ustawiane przez IBM MQ. Limity systemu operacyjnego mogą zmniejszyć maksymalną możliwą wielkość dziennika.

LogPrimaryFiles = 3 (domyślnie) | 2-254 (Windows) | 2-510 (systemy UNIX and Linux)

Pliki dziennika przydzielane podczas tworzenia menedżera kolejek.

Minimalna liczba plików dziennika podstawowego wynosi 2, a maksymalna-254 w systemach Windows lub 510 w systemach UNIX and Linux . Domyślną wartością jest 3.

Łączna liczba plików dziennika podstawowego i dodatkowego nie może przekraczać 255 w systemie Windows lub 511 w systemach UNIX and Linux i nie może być mniejsza niż 3.

Wartość ta jest sprawdzana podczas tworzenia lub uruchamiania menedżera kolejek. Można ją zmienić po utworzeniu menedżera kolejek. Jednak zmiana wartości nie będzie obowiązywać do momentu zrestartowania menedżera kolejek, a efekt może nie być natychmiastowy.

LogSecondaryFiles = 2 (domyślnie) | 1-253 (Windows) | 1-509 (systemy UNIX and Linux)

Pliki dziennika przydzielane po wyczerpaniu plików podstawowych.

Minimalna liczba plików dziennika dodatkowego wynosi 1, a maksymalna 253 w systemach Windows lub 509 w systemach UNIX and Linux . Wartością domyślną jest 2.

Łączna liczba plików dziennika podstawowego i dodatkowego nie może przekraczać 255 w systemie Windows lub 511 w systemach UNIX and Linux i nie może być mniejsza niż 3.

Wartość jest sprawdzana podczas uruchamiania menedżera kolejek. Tę wartość można zmienić, ale zmiany nie zostaną uwzględnione do momentu zrestartowania menedżera kolejek, a nawet wtedy efekt może nie być natychmiastowy.

LogFilePages = liczba

Dane dziennika są przechowywane w serii plików nazywanych plikami dziennika. Wielkość pliku dziennika jest określana w stronach o wielkości 4 kB.

Domyślna liczba stron pliku dziennika wynosi 4096, co oznacza, że wielkość pliku dziennika wynosi 16 MB.

W systemach UNIX and Linux minimalna liczba stron pliku dziennika wynosi 64, a w systemach Windows minimalna liczba stron pliku dziennika wynosi 32; w obu przypadkach maksymalna liczba wynosi 65 535.

Uwaga: Wielkość plików dziennika określona podczas tworzenia menedżera kolejek nie może zostać zmieniona dla menedżera kolejek.

LogType= CIRCULAR (wartość domyślna) | LINIOWY

Typ rejestrowania, który ma być używany przez menedżer kolejek. Wartością domyślną jest CIRCULAR. Opis atrybutu **LogType** w pliku "[Seksja LogDefaults w pliku mqsc.ini](#)" na stronie 95 zawiera informacje na temat tworzenia menedżera kolejek z typem rejestrowania, który jest wymagany.

CYKLICZNE

Uruchom odtwarzanie po restarcie, używając dziennika, aby wycofać transakcje, które były w toku w momencie zatrzymania systemu.

Więcej informacji na temat rejestrowania cyklicznego zawiera sekcja "[Typy rejestrowania](#)" na stronie 614 .

LINEAR

Zarówno w przypadku odtwarzania po restarcie, jak i odtwarzania nośników lub odtwarzania do przodu (tworzenie utraconych lub uszkodzonych danych przez odtworzenie zawartości protokołu).

Więcej informacji na temat rejestrowania liniowego zawiera sekcja "[Typy rejestrowania](#)" na stronie 614 .

Uwaga: Atrybutu **LogType** menedżera kolejek nie można zmienić, modyfikując go w pliku `qm.ini` . Aby zmienić **LogType** menedżera kolejek, należy użyć komendy `migmqllog` .

LogBufferPages = 0 (wartość domyślna) | 0-4096

Ilość pamięci przydzielonej do rekordów buforu na potrzeby zapisu, określająca wielkość buforów w jednostkach stron o wielkości 4 kB.

Minimalna liczba stron buforu wynosi 18, a maksymalna 4096. Użycie większych buforów wiąże się ze zwiększeniem przepustowości, szczególnie w wypadku większych komunikatów.

Jeśli zostanie podana wartość 0 (domyślna), wielkość buforu jest wybierana przez menedżer kolejek.




Jeśli zostanie podana liczba z zakresu od 1 do 17, menedżer kolejek przyjmie wartość domyślną 18 (72 kB). Jeśli zostanie podana liczba z zakresu od 18 do 4096, menedżer kolejek użyje podanej liczby do ustawienia przydzielonej pamięci.

Wartość jest sprawdzana podczas uruchamiania menedżera kolejek. Wartość może być zwiększona lub zmniejszona w podanych granicach. Jednak zmiana tej wartości nie będzie obowiązywać do czasu następnego uruchomienia menedżera kolejek.

LogPath= nazwa_katalogu

Katalog, w którym znajdują się pliki dziennika dla menedżera kolejek. Musi on istnieć na urządzeniu lokalnym, na którym menedżer kolejek może zapisywać dane, a najlepiej na innym napędzie niż kolejki komunikatów. Określenie innego napędu zapewnia dodatkową ochronę w przypadku awarii systemu.

Wartością domyślną jest:

-  C:\ProgramData\IBM\MQ\log w Windows.
-   /var/mqm/log w systemach UNIX and Linux .

Nazwę katalogu można określić w komendzie **crtmqm** za pomocą opcji **-ld**. Podczas tworzenia menedżera kolejek w katalogu menedżera kolejek jest również tworzony katalog, który jest używany do przechowywania plików dziennika. Nazwa tego katalogu jest oparta na nazwie menedżera kolejek. Zapewnia to unikalność ścieżki do pliku dziennika oraz zgodność z ograniczeniami długości nazw katalogów.

Jeśli w komendzie **crtmqm** nie zostanie podana opcja **-ld**, zostanie użyta wartość atrybutu **LogDefaultPath**.

W systemach IBM MQ for UNIX i Linux identyfikator użytkownika **mqm** i grupa **mqm** muszą mieć pełne uprawnienia do plików dziennika. Jeśli zmienisz położenie tych plików, musisz samodzielnie nadać te uprawnienia. Nie jest to wymagane, jeśli pliki dzienników znajdują się w domyślnych położeniach dostarczanych z produktem.

LogWriteIntegrity =SingleWrite|DoubleWrite|TripleWrite (domyślny)

Metoda używana przez program rejestrujący do niezawodnego zapisywania rekordów dziennika.

TripleWrite (domyślny)

Jest to metoda domyślna.

Należy pamiętać, że można wybrać wartość **DoubleWrite**, ale w takim przypadku system interpretują ją jako wartość **TripleWrite**.

SingleWrite

Opcji **SingleWrite** należy używać tylko wtedy, gdy system plików i urządzenie udostępniające dziennik odtwarzania IBM MQ jawnie gwarantuje niepodzielność zapisów 4KB .

To oznacza, że jeśli z jakiegoś powodu zapis strony o wielkości 4 kB nie powiedzie się, są możliwe tylko dwa stany: przed obrazem i po obrazie. Nie powinien być możliwy żaden stan pośredni.

Uwaga: Jeśli w trwałym obciążeniu występuje wystarczająca współbieżność, ustawienie wartości innej niż wartość domyślna **TripleWrite** może przynieść minimalne korzyści.

Więcej informacji zawiera sekcja [“LogWriteIntegrity -użycie funkcji SingleWrite lub TripleWrite” na stronie 131.](#)

LogManagement= Manual (domyślny) | Automatic | Archive

Metoda używana do zarządzania przydziałami dziennika (ręcznie lub przez menedżera kolejek). Wartość domyślna to **Manual**.

Atrybut ma zastosowanie tylko wtedy, gdy **LogType** ma wartość **LINEAR**.

Jeśli wartość **LogManagement** zostanie zmieniona, zmiana nie zostanie wprowadzona, dopóki menedżer kolejek nie zostanie zrestartowany.

Jeśli zostanie znaleziona nierozpoznana wartość atrybutu, menedżer kolejek nie zostanie uruchomiony, dopóki wartość nie zostanie poprawiona.

Właściwość **LogManagement** nie jest poprawna w systemie IBM i.

Ręczne (domyślnie)

Użytkownik samodzielnie zarządza przydziałami dziennika. Podanie tej opcji oznacza, że menedżer kolejek nie wykorzystuje ponownie ani nie usuwa zakresów dziennika, nawet jeśli nie są one już wymagane podczas odtwarzania.

Automatyczne

Przydziały dziennika są zarządzane automatycznie przez menedżer kolejek. Podanie tej opcji oznacza, że menedżer kolejek może wykorzystywać ponownie i usuwać zakresy dziennika, jeśli tylko nie są one już wymagane podczas odtwarzania. Nie jest dozwolone archiwizowanie.

Archiwum

Przydziały dziennika są zarządzane przez menedżer kolejek, ale należy powiadomić menedżera kolejek po zakończeniu archiwizowania każdego przydziału dziennika.

Podanie tej opcji oznacza, że menedżer kolejek może dowolnie wykorzystywać ponownie i usuwać zakresy dziennika, jeśli tylko menedżer kolejek został powiadomiony o tym, że zakres, który nie jest już wymagany podczas odtwarzania, został zarchiwizowany.

Powiadomienie to można wykonać za pomocą komendy **RESET QMGR** MQSC lub [Reset Queue Manager](#) PCF.

Przykładowa sekcja

```
Log:
LogPrimaryFiles=3
LogSecondaryFiles=2
LogFilePages=4096
LogType=CIRCULAR
LogBufferPages=0
LogPath=/var/mqm/log/saturn!queue!manager/
```

Uwaga: Wartość zero dla parametru `LogBufferPages` daje wartość 512.

LogWriteIntegrity -użycie funkcji SingleWrite lub TripleWrite

Ustawienie opcji **LogWriteIntegrity** w sekcji Log pliku `qm.ini` określa algorytm, który jest używany przez program rejestrujący w programie IBM MQ do zapisywania rekordów dziennika w dzienniku odtwarzania. Ustawienie domyślne to *TripleWrite*, a to ustawienie jest bezpieczne w prawie każdym możliwym scenariuszu.

Ustawienie **LogWriteIntegrity** ma w ogóle jakikolwiek wpływ, tylko wtedy, gdy zostanie zapisana częściowa strona dziennika. W przypadku menedżera kolejek z rozsądną ilością współbieżnej aktywności ten scenariusz rzadko występuje.

SingleWrite

SingleWrite wybiera algorytm, który w bardzo nietypowych okolicznościach może wykonywać lepsze wyniki niż domyślne ustawienie *TripleWrite*. Ustawienie *SingleWrite* jest bezpieczne tylko wtedy, gdy podstawowa platforma pamięci masowej może całkowicie zagwarantować w każdych okolicznościach, że strony o wielkości 4KB zapisane synchronicznie w dzienniku odtwarzania MQ są zapisywane w sposób atomowy.

Należy użyć ustawienia *SingleWrite*, tylko wtedy, gdy system plików lub urządzenie udostępniające dziennik odtwarzania produktu IBM MQ jawnie gwarantuje atomicity zapisu 4KB. Oznacza to, że gdy zapis strony 4KB nie powiedzie się z jakiegokolwiek powodu, tylko dwa możliwe stany powinny być albo przed obrazem, albo obrazem po nim, i że nie powinno być możliwe żadne działanie pośrednie. We wszystkich innych przypadkach należy wybrać opcję *TripleWrite*.

W systemie z odpowiednią współbieżnością menedżer kolejek zapisuje tylko pełne strony danych dziennika, a jeśli zostanie osiągnięty wysoki procent pełnych stron, nie ma znaczącej różnicy między wydajnością *SingleWrite* i *TripleWrite*.

W systemie z małą współbieżnością może wystąpić istotna przewaga wydajności dla *SingleWrite*, jednak preferowanym rozwiązaniem jest zwykle zwiększenie współbieżności, a nie użycie opcji *SingleWrite*.

Należy pamiętać, że trudno jest wiarygodnie określić atomicity 4KB, a zmiany w bazowym oprogramowaniu lub sprzęcie mogą spowodować unieważnienie każdej takiej gwarancji.

Jeśli użytkownik ma jakiegokolwiek wątpliwości, że infrastruktura pamięci masowej gwarantuje teraz wymagane gwarancje, a w przyszłości w każdej sytuacji, należy użyć opcji *TripleWrite*.

Windows Sekcja LU62 w pliku qm.ini (tylko w wersji Windows)

W sekcji LU62 określono parametry konfiguracyjne protokołu SNA LU 6.2. Te parametry przestaniają domyślne atrybuty kanałów.

Aby określić parametry konfiguracyjne protokołu SNA LU 6.2, należy użyć sekcji LU62 w pliku qm.ini. Zastępują one domyślne atrybuty kanałów.

Windows **Linux** Alternatywnie, w systemach Linux (x86 i x86-64) i Windows, należy użyć strony właściwości menedżera kolejek produktu IBM MQ Explorer LU6.2.

TPName

Nazwa TP, która ma zostać uruchomiona w ośrodku zdalnym.

Library1= nazwa_DLL1

Nazwa biblioteki DLL komunikacji APPC.

Wartością domyślną jest WCPIC32.

Library2= DLLName2

Wartość jest taka sama jak Library1 używana, jeśli kod jest przechowywany w dwóch oddzielnych bibliotekach.

Wartością domyślną jest WCPIC32.

Windows Sekcja NETBIOS w pliku qm.ini (tylko w wersji Windows)

Sekcja NETBIOS w pliku qm.ini określa parametry konfiguracyjne protokołu NetBIOS. Te parametry przestaniają domyślne atrybuty kanałów.

Aby określić parametry konfiguracyjne protokołu NetBIOS, należy użyć sekcji NETBIOS w pliku qm.ini. Zastępują one domyślne atrybuty kanałów.

Windows **Linux** Alternatywnie, w systemach Linux (x86 i x86-64) i Windows, należy użyć strony właściwości menedżera kolejek Netbios produktu IBM MQ Explorer.

LocalName= nazwa

Nazwa, za pomocą której ta maszyna jest znana w sieci LAN.

AdapterNum= 0 (domyślnie) | adapter_number

Numer adaptera sieci LAN. Wartością domyślną jest adapter 0.

NumSess= 1 (domyślnie) | number_of_sessions

Liczba sesji do przydzielenia. Wartość domyślna to 1.

NumCmds= 1 (wartość domyślna) | number_of_commands

Liczba komend do przydzielenia. Wartość domyślna to 1.

NumNames= 1 (domyślnie) | number_of_names

Liczba nazw do przydzielenia. Wartość domyślna to 1.

Library1= DLLName1

Nazwa biblioteki DLL NetBIOS.

Wartość domyślna to NETAPI32.

Sekcja RestrictedMode określa nazwę grupy, która zawiera elementy, które mogą uruchamiać aplikacje MQI, aktualizować wszystkie zasoby IPCC i zmieniać zawartość niektórych katalogów menedżera kolejek. Ta sekcja ma zastosowanie tylko do systemów UNIX and Linux .

Sekcja RestrictedMode jest ustawiana za pomocą opcji **-g** w komendzie **crtmqm** . Jeśli opcja **-g** nie zostanie użyta, sekcja nie zostanie utworzona w pliku **qm.ini** .

Niektóre katalogi, w których aplikacje produktu IBM MQ tworzą pliki podczas ich połączenia z menedżerem kolejek w katalogu danych menedżera kolejek, są dostępne. Aby aplikacje mogły tworzyć pliki w tych katalogach, otrzymują oni dostęp do zapisu na poziomie światowym:

- `/var/mqm/sockets/QMgrName/@ipcc/ssem/hostname/`
- `/var/mqm/sockets/QMgrName/@app/ssem/hostname/`
- `/var/mqm/sockets/QMgrName/zsocketapp/hostname/`

gdzie **QMGRNAME** jest nazwą menedżera kolejek, a **hostname** jest nazwą hosta.

W niektórych systemach niedopuszczalne jest przyznawanie wszystkim użytkownikom prawa do zapisu w tych katalogach. Na przykład, ci użytkownicy, którzy nie potrzebują dostępu do menedżera kolejek. Tryb zastrzeżony modyfikuje uprawnienia do katalogów, które przechowują dane menedżera kolejek. Dostęp do katalogów można uzyskać tylko przez członków określonej grupy aplikacji. Uprawnienia do pamięci współużytkowanej IPC System V używanej do komunikacji z menedżerem kolejek są również modyfikowane w ten sam sposób.

Grupa aplikacji jest nazwą grupy z członkami, którzy mają uprawnienia do wykonania następujących czynności:

- Uruchamianie aplikacji MQI
- Aktualizuj wszystkie zasoby IPCC
- Zmiana zawartości niektórych katalogów menedżera kolejek

Aby użyć trybu ograniczonego dla menedżera kolejek:

- Twórca menedżera kolejek musi znajdować się w grupie **mqm** i w grupie aplikacji.
- Identyfikator użytkownika produktu **mqm** musi należeć do grupy aplikacji.
- Wszyscy użytkownicy, którzy chcą administrować menedżerem kolejek, muszą znajdować się w grupie **mqm** i w grupie aplikacji.
- Wszyscy użytkownicy, którzy chcą uruchamiać aplikacje produktu IBM MQ , muszą należeć do grupy aplikacji.

Wszystkie wywołania **MQCONN** lub **MQCONNX** wysłane przez użytkownika, który nie znajduje się w grupie aplikacji, nie powiodą się z powodu kodu przyczyny **MQRC_Q_MGR_NOT_AVAILABLE**.

Ważne: W wielu systemach operacyjnych, aby dodanie użytkownika do grupy było rozpoznawane, użytkownik musi wylogować się i zalogować ponownie.

Tryb zastrzeżony działa z usługą autoryzacji IBM MQ . Dlatego też należy nadać użytkownikom uprawnienia do nawiązywania połączenia z produktem IBM MQ i uzyskiwania dostępu do zasobów, które są wymagane przy użyciu usługi autoryzacji produktu IBM MQ .

Więcej informacji na temat konfigurowania usługi autoryzacji produktu IBM MQ można znaleźć w sekcji [Konfigurowanie zabezpieczeń w systemach UNIX, Linux, and Windows](#).

Tryb zastrzeżony IBM MQ jest używany tylko wtedy, gdy element sterujący udostępniany przez usługę autoryzacji nie zapewnia wystarczającej izolacji zasobów menedżera kolejek.

Odsyłacze pokrewne

crtmqm (tworzenie menedżera kolejek)

Sekcja Security w pliku qm.ini

Sekcja Security określa opcje dla menedżera uprawnień do obiektów (Object Authority Manager-OAM).

ClusterQueueAccessControl= RQMName | Xmitq

Ustaw ten atrybut, aby sprawdzić kontrolę dostępu kolejek klastra lub w pełni kwalifikowanych kolejek udostępnianych przez menedżery kolejek klastra.

RQMNAME

Profile sprawdzane pod kątem kontroli dostępu zdalnie udostępnianych kolejek są nazwanymi kolejkami lub nazwanymi profilami menedżera kolejek.

XMITQ

Profile sprawdzone pod kątem kontroli dostępu zdalnie udostępnianych kolejek są tłumaczone na SYSTEM.CLUSTER.TRANSMIT.QUEUE.

Xmitq jest wartością domyślną.

GroupModel=GlobalGroups

Ten atrybut określa, czy program OAM sprawdza grupy globalne podczas określania przypisania użytkownika do grupy w systemie Windows.

Domyślnie grupy globalne nie są sprawdzane.

GlobalGroups

OAM sprawdza grupy globalne.

Za pomocą zestawu GlobalGroups, komendy autoryzacji, **setmqaut**, **dspmqaut** i **dmpmqaut** akceptują nazwy grup globalnych; patrz parametr **setmqaut -g**.

Uwaga: Ustawienie ClusterQueueAccessControl=RQMName i wykonanie niestandardowej implementacji usługi autoryzacji na poziomie niższym niż MQZAS_VERSION_6 powoduje, że menedżer kolejek nie jest uruchamiany. W tej instancji należy ustawić wartość ClusterQueueAccessControl=Xmitq lub zaktualizować niestandardową usługę autoryzacji do MQZAS_VERSION_6 lub nowszej.

Przykładowa sekcja

```
Security:
  ClusterQueueAccessControl=Xmitq
  GroupModel=GlobalGroups
```

Sekcja Service w pliku qm.ini

Sekcja Service służy do wprowadzania zmian w usługach instalowalnych. Ta sekcja zawiera nazwę usługi oraz liczbę punktów wejścia zdefiniowanych dla usługi.

Uwaga: Windows Linux Istnieją istotne implikacje związane ze zmianą instalowalnych usług i ich komponentów. Z tego powodu możliwe do zainstalowania usługi są dostępne tylko do odczytu w programie IBM MQ Explorer.

Dla każdego komponentu w ramach usługi należy również określić nazwę i ścieżkę modułu zawierającego kod dla tego komponentu. W tym celu należy użyć sekcji [ServiceComponent](#).

Sekcje **Service** i **ServiceComponent** mogą występować w dowolnej kolejności, a klucze sekcji pod nimi również mogą wystąpić w dowolnej kolejności. W przypadku jednej z tych sekcji muszą być obecne wszystkie klucze sekcji. Jeśli klucz sekcji jest zduplikowany, używany jest ostatni klucz sekcji.

Podczas uruchamiania menedżer kolejek przetwarza każdą pozycję komponentu usługi z kolei w pliku konfiguracyjnym. Następnie ładuje określony moduł komponentu, wywołując punkt wejścia komponentu (który musi być punktem wejścia dla inicjowania komponentu), przekazując go uchwyt konfiguracji.

Name = AuthorizationService (domyślnie) |NameService

Nazwa wymaganej usługi.

AuthorizationService

W przypadku produktu IBM MQ komponent Usługa autoryzacji jest nazywany menedżerem uprawnień do obiektów lub OAM. Sekcja AuthorizationService i powiązana z nią sekcja ServiceComponent są dodawane automatycznie po utworzeniu menedżera kolejek. Dodaj ręcznie inne sekcje ServiceComponent .

Linux **AIX** Następujące sekcje w pliku konfiguracyjnym menedżera kolejek definiują dwa komponenty usługi autoryzacji w systemie IBM MQ for AIX. `MQ_INSTALLATION_PATH` reprezentuje katalog najwyższego poziomu, w którym zainstalowany jest produkt IBM MQ .

```
Service:
  Name=AuthorizationService
  EntryPoints=13

ServiceComponent:
  Service=AuthorizationService
  Name=MQSeries.UNIX.auth.service
Module= MQ_INSTALLATION_PATH/lib/amqzfu
  ComponentDataSize=0

ServiceComponent:
  Service=AuthorizationService
  Name=user.defined.authorization.service
  Module=/usr/bin/udas01
  ComponentDataSize=96
```

Rysunek 6. Sekcje usługi autoryzacji produktu UNIX and Linux w pliku `qm.ini`

Linux **AIX** Sekcja komponentu usługi (`MQSeries.UNIX.auth.service`) definiuje domyślny komponent usługi autoryzacji, czyli OAM. Jeśli ta sekcja zostanie usunięta i zrestartowany zostanie menedżer kolejek, OAM jest wyłączony i nie zostaną przeprowadzone żadne sprawdzenia autoryzacji.

Windows Atrybut `SecurityPolicy` można również dodać za pomocą usług IBM MQ . Atrybut `SecurityPolicy` ma zastosowanie tylko wtedy, gdy usługa określona w sekcji `Service` jest usługą autoryzacji, tj. domyślną wartością OAM. Atrybut `SecurityPolicy` umożliwia określenie strategii bezpieczeństwa dla każdego menedżera kolejek. Możliwe wartości:

Default

Określ `Default` , jeśli domyślna strategia bezpieczeństwa ma być używana. Jeśli identyfikator zabezpieczeń systemu Windows (NT SID) nie jest przekazywany do OAM dla konkretnego identyfikatora użytkownika, podejmowana jest próba uzyskania odpowiedniego identyfikatora SID przez przeszukanie odpowiednich baz danych zabezpieczeń.

NTSIDsRequired

Wymaga, aby identyfikator SID NT był przekazywany do OAM podczas sprawdzania zabezpieczeń.

Windows Sekcja komponentu usługi `MQSeries.WindowsNT.auth.service` definiuje domyślny komponent usługi autoryzacji (OAM). Jeśli ta sekcja zostanie usunięta i zrestartowany zostanie menedżer kolejek, OAM jest wyłączony i nie zostaną przeprowadzone żadne sprawdzenia autoryzacji.

NameService

Domyślnie żadna usługa nazw nie jest udostępniana. Jeśli wymagana jest usługa nazw, należy ręcznie dodać sekcję `NameService` .

Linux **AIX** Poniższe przykłady sekcji pliku konfiguracyjnego produktu UNIX and Linux dla usługi nazw określają komponent usługi nazw dostarczony przez (fikcyjne) przedsiębiorstwo ABC.

```
# Stanza for name service
Service:
  Name=NameService
  EntryPoints=5

# Stanza for name service component, provided by ABC
ServiceComponent:
  Service=NameService
  Name=ABC.Name.Service
  Module=/usr/lib/abcname
  ComponentDataSize=1024
```

Rysunek 7. Sekcje usługi nazw w pliku *qm.ini* (dla systemów UNIX and Linux)

EntryPoints= liczba-pozycji

Liczba punktów wejścia zdefiniowanych dla usługi.

Dotyczy to punktów wejścia inicjowania i zakończenia.

Windows SecurityPolicy= Default |NTSIDsRequired

W systemach Windows atrybut **SecurityPolicy** ma zastosowanie tylko wtedy, gdy określona usługa jest domyślną usługą autoryzacji, tj. OAM. Atrybut **SecurityPolicy** umożliwia określenie strategii bezpieczeństwa dla każdego menedżera kolejek.

Możliwe wartości:

Domyślny

Aby zastosować domyślną strategię bezpieczeństwa, należy użyć domyślnej strategii bezpieczeństwa. Jeśli identyfikator zabezpieczeń systemu Windows (NT SID) nie jest przekazywany do OAM dla konkretnego identyfikatora użytkownika, podejmowana jest próba uzyskania odpowiedniego identyfikatora SID przez przeszukanie odpowiednich baz danych zabezpieczeń.

NTSIDsRequired

Przekaz identyfikator SID NT do OAM podczas sprawdzania zabezpieczeń.

Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [Identyfikatory zabezpieczeń systemu Windows \(identyfikatory SID\)](#).

Patrz także sekcja [Konfigurowanie sekcji usług autoryzacji: systemy Windows](#).

Linux UNIX SecurityPolicy= user|group|default

W systemach UNIX and Linux ta wartość określa, czy menedżer kolejek używa autoryzacji opartej na użytkownikach, czy na podstawie grupy. W wartościach nie jest rozróżniana wielkość liter.

Jeśli nie zostanie podany atrybut **SecurityPolicy**, zostanie użyta wartość `default`, która korzysta z autoryzacji opartej na grupach.

Zrestartuj menedżer kolejek, aby zmiany stały się skuteczne. Patrz także sekcja [Konfigurowanie sekcji usług autoryzacji: systemy Windows](#).

SharedBindingsUserId= typ-użytkownika

Atrybut **SharedBindingsUserId** ma zastosowanie tylko wtedy, gdy określona usługa jest domyślną usługą autoryzacji, tj. OAM. Atrybut **SharedBindingsUserId** jest używany tylko w odniesieniu do powiązań współużytkowanych. Ta wartość umożliwia określenie, czy pole *UserIdentifier* w strukturze *IdentityContext*, pochodzące z funkcji MQZ_AUTHENTICATE_USER, jest efektywnym identyfikatorem użytkownika lub rzeczywistym identyfikatorem użytkownika.

Informacje na temat funkcji MQZ_AUTHENTICATE_USER zawiera sekcja [MQZ_AUTHENTICATE_USER-Authenticate user\(MQZ_AUTHENTICATE_USER-Authenticate user\)](#).

Możliwe wartości:

Domyślny

Wartość pola *UserIdentifier* jest ustawiana jako rzeczywisty identyfikator użytkownika.

BRL

Wartość pola *UserIdentifier* jest ustawiana jako rzeczywisty identyfikator użytkownika.

Efektywność

Wartość w polu *UserIdentifier* jest ustawiona jako efektywny identyfikator użytkownika.

FastpathBindingsUserId= typ-użytkownika

Atrybut **FastpathBindingsUserId** ma zastosowanie tylko wtedy, gdy określona usługa jest domyślną usługą autoryzacji, tj. OAM. Atrybut **FastpathBindingsUserId** jest używany tylko w odniesieniu do powiązań krótkiej ścieżki. Ta wartość umożliwia określenie, czy pole *UserIdentifier* w strukturze *IdentityContext*, pochodzące z funkcji MQZ_AUTHENTICATE_USER, jest efektywnym identyfikatorem użytkownika lub rzeczywistym identyfikatorem użytkownika.

Informacje na temat funkcji MQZ_AUTHENTICATE_USER zawiera sekcja [MQZ_AUTHENTICATE_USER-Authenticate user\(MQZ_AUTHENTICATE_USER-Authenticate user\)](#).

Możliwe wartości:

Domyślny

Wartość pola *UserIdentifier* jest ustawiana jako rzeczywisty identyfikator użytkownika.

BRL

Wartość pola *UserIdentifier* jest ustawiana jako rzeczywisty identyfikator użytkownika.

Efektywność

Wartość w polu *UserIdentifier* jest ustawiona jako efektywny identyfikator użytkownika.

IsolatedBindingsUserId= typ-użytkownika

Atrybut **IsolatedBindingsUserId** ma zastosowanie tylko wtedy, gdy określona usługa jest domyślną usługą autoryzacji, tj. OAM. Atrybut **IsolatedBindingsUserId** jest używany tylko w odniesieniu do powiązań izolowanych. Ta wartość umożliwia określenie, czy pole *UserIdentifier* w strukturze *IdentityContext*, pochodzące z funkcji MQZ_AUTHENTICATE_USER, jest efektywnym identyfikatorem użytkownika lub rzeczywistym identyfikatorem użytkownika.

Informacje na temat funkcji MQZ_AUTHENTICATE_USER zawiera sekcja [MQZ_AUTHENTICATE_USER-Authenticate user\(MQZ_AUTHENTICATE_USER-Authenticate user\)](#).

Możliwe wartości:

Domyślny

Wartość w polu *UserIdentifier* jest ustawiona jako efektywny identyfikator użytkownika.

BRL

Wartość pola *UserIdentifier* jest ustawiana jako rzeczywisty identyfikator użytkownika.

Efektywność

Wartość w polu *UserIdentifier* jest ustawiona jako efektywny identyfikator użytkownika.

Więcej informacji na temat instalowalnych usług i komponentów zawiera sekcja [Usługi i komponenty instalowalne dla produktu UNIX, Linux, and Windows](#).

Więcej informacji na temat usług ochrony w ogóle zawiera sekcja [Konfigurowanie zabezpieczeń w systemach UNIX and Linux](#).

Przykładowa sekcja

```
Service:  
  Name=AuthorizationService  
  EntryPoints=14
```

Pojęcia pokrewne

[Instalowalne usługi i komponenty dla systemów AIX, Linux i Windows](#)

Odsyłacze pokrewne

[Instalowalne usługi i komponenty w systemie IBM i](#)

Multi Sekcja ServiceComponent w pliku qm.ini

Sekcja ServiceComponent określa informacje dotyczące komponentu usługi. Podczas dodawania nowej usługi instalowalnej należy określić informacje o komponencie usługi. Sekcja usługi autoryzacji jest domyślnie obecna, a powiązany komponent, OAM, jest aktywny.

Sekcje **Service** i **ServiceComponent** mogą występować w dowolnej kolejności, a klucze sekcji pod nimi również mogą wystąpić w dowolnej kolejności. W przypadku jednej z tych sekcji muszą być obecne wszystkie klucze sekcji. Jeśli klucz sekcji jest zduplikowany, używany jest ostatni klucz sekcji.

Podczas uruchamiania menedżer kolejek przetwarza każdą pozycję komponentu usługi z kolei w pliku konfiguracyjnym. Następnie ładuje określony moduł komponentu, wywołując punkt wejścia komponentu (który musi być punktem wejścia dla inicjowania komponentu), przekazując go uchwyt konfiguracji.

Service = nazwa_usługi

Nazwa wymaganej usługi. Musi być ona zgodna z wartością określoną w atrybucie Name informacji o konfiguracji usługi.

Name = nazwa_komponentu

Nazwa opisowa komponentu usługi. Wartość ta musi być unikalna i zawierać tylko znaki, które są poprawne dla nazw obiektów IBM MQ (na przykład nazw kolejek). Ta nazwa występuje w komunikatach operatora wygenerowanych przez usługę. Zalecamy, aby nazwa ta zaczynała się od znaku towarowego firmy lub podobnego łańcucha wyróżniającego.

Moduł = nazwa_modułu

Nazwa modułu, który ma zawierać kod dla tego komponentu. Musi to być pełna nazwa ścieżki.

ComponentDataSize = wielkość

Wielkość (w bajtach) obszaru danych komponentu przekazana do komponentu w każdym wywołaniu. Podaj wartość zero, jeśli dane komponentu nie są wymagane.

Przykładowa sekcja

```
ServiceComponent:  
Service=AuthorizationService  
Name=MQSeries.UNIX.auth.service  
Module=amqzfu  
ComponentDataSize=0
```

Więcej przykładów na temat sekcji AuthorizationService i powiązanych z nią sekcji ServiceComponent oraz sekcji NameService i powiązanej z nią sekcji ServiceComponent zawiera sekcja [“Sekcja Service w pliku qm.ini”](#) na stronie 134.

Pojęcia pokrewne

[Instalowalne usługi i komponenty dla systemów AIX, Linux i Windows](#)

Odsyłacze pokrewne

[“Sekcja Service w pliku qm.ini”](#) na stronie 134

Sekcja Service służy do wprowadzania zmian w usługach instalowalnych. Ta sekcja zawiera nazwę usługi oraz liczbę punktów wejścia zdefiniowanych dla usługi.

[Instalowalne usługi i komponenty w systemie IBM i](#)

[Informacje uzupełniające dotyczące usług instalowalnych](#)

Windows Sekcja SPX w pliku qm.ini (tylko w wersji Windows)

Sekcja SPX określa parametry konfiguracyjne protokołu SPX. Te parametry przestaniają domyślne atrybuty kanałów.

Aby określić parametry konfiguracyjne protokołu SPX, należy użyć sekcji SPX w pliku qm.ini.

Windows **Linux** Alternatywnie, w systemach Linux (x86 i x86-64) i Windows, należy użyć strony właściwości menedżera kolejek produktu IBM MQ Explorer SPX .

Gniazdo = 5E86 (domyślnie) | numer_gniazda

Numer gniazda SPX w notacji szesnastkowej. Wartością domyślną jest X'5E86'.

BoardNum= 0 (domyślnie) | adapter_number

Numer adaptera sieci LAN. Wartością domyślną jest adapter 0.

KeepAlive= NIE | TAK

Włącz lub wyłącz funkcję KeepAlive .

KeepAlive=YES powoduje, że SPX okresowo sprawdza, czy drugi koniec połączenia jest nadal dostępny. Jeśli tak nie jest, kanał jest zamknięty.

Library1= DLLName1

Nazwa biblioteki DLL SPX.

Wartością domyślną jest WSOCK32.DLL.

Library2= DLLName2

Wartość jest taka sama, jak nazwa LibraryName1, jeśli kod jest przechowywany w dwóch oddzielnych bibliotekach.

Wartością domyślną jest WSOCK32.DLL.

ListenerBacklog= liczba

Nadpisz domyślną liczbę zaległych żądań dla programu następującego SPX.

Podczas odbierania na serwerze SPX ustawiana jest maksymalna liczba zaległych żądań połączeń. Można to uznać za zalegające żądania oczekujące na gniazdo SPX dla nastuchiwania, aby zaakceptować żądanie. Domyślne wartości zalegających programów nastuchujących są wyświetlane w programie [Tabela 13 na stronie 139](#).

<i>Tabela 13. Domyślne zaległe żądania połączeń (SPX)</i>	
Platforma	Domyślna wartość parametru ListenerBacklog
Serwer Windows	100
Windows Workstation	5

Uwaga: Niektóre systemy operacyjne obsługują większą wartość niż wyświetlana wartość domyślna. Należy użyć tego celu, aby uniknąć osiągnięcia limitu połączenia.

I odwrotnie, niektóre systemy operacyjne mogą ograniczyć wielkość protokołu zalegania SPX, tak więc efektywny dziennik SPX może być mniejszy niż żądany tutaj.

Jeśli dziennik wsteczny osiągnie wartości wyświetlone w [Tabela 13 na stronie 139](#), połączenie SPX zostanie odrzucone, a kanał nie może zostać uruchomiony. W przypadku kanałów komunikatów powoduje to, że kanał jest wyświetlany w stanie RETRY i ponawia próbę nawiązania połączenia w późniejszym czasie. W przypadku połączeń klienckich klient otrzymuje kod przyczyny MQRC_Q_MGR_NOT_AVAILABLE z MQCONN i powinien ponowić próbę nawiązania połączenia w późniejszym czasie.

Multi **Sekcja SSL pliku qm.ini**

Sekcja SSL jest używana do konfigurowania kanałów TLS w menedżerze kolejek.

Protokół OCSP (Online Certificate Status Protocol)

Certyfikat może zawierać rozszerzenie AuthorityInfoAccess. To rozszerzenie określa serwer, z którym ma zostać nawiązane połączenie przy użyciu protokołu OCSP (Online Certificate Status Protocol). Aby umożliwić kanałom SSL lub TLS w menedżerze kolejek korzystanie z rozszerzeń dostępu AuthorityInfo,

upewnij się, że wymieniony w nich serwer OCSP jest dostępny, poprawnie skonfigurowany i dostępny w sieci. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [Praca z unieważnianymi certyfikatami](#).

Punkt CrlDistribution(CDP)

Certyfikat może zawierać rozszerzenie punktu CrlDistribution. To rozszerzenie zawiera adres URL, który identyfikuje zarówno protokół używany do pobierania listy odwołań certyfikatów (CRL), jak i serwer, z którym ma zostać nawiązane połączenie.

Aby umożliwić kanałom SSL lub TLS w menedżerze kolejek korzystanie z rozszerzeń punktów CrlDistribution, należy upewnić się, że serwer CDP o podanej nazwie jest dostępny, poprawnie skonfigurowany i dostępny w sieci.

Sekcja SSL

Sekcja SSL w pliku `qm.ini` służy do konfigurowania sposobu, w jaki kanały TLS w menedżerze kolejek próbują korzystać z następujących narzędzi, oraz do konfigurowania sposobu ich reagowania w przypadku wystąpienia problemów podczas ich używania.

W każdym z poniższych przypadków, jeśli podana wartość nie jest jedną z poprawnych wartości, przyjmowana jest wartość domyślna. Nie są zapisywane żadne komunikaty o błędach informujące, że podano niepoprawną wartość.

AllowOutboundSNI = YES (wartość domyślna) | NIE

Jeśli ta opcja jest włączona, klienci z obsługą SNI podczas inicjowania połączenia TLS ustawią SNI na nazwę kanału docelowego IBM MQ w systemie zdalnym. Jeśli ten atrybut jest ustawiony na wartość NO, klienci z obsługą SNI nie ustawią nagłówka SNI, co spowoduje, że żądania połączeń wychodzących będą odbierać domyślny certyfikat menedżera kolejek zdalnych podczas uzgadniania TLS, dlatego nie można używać certyfikatów dla kanału.

V 9.1.1 AllowedCipherSpecs =nazwa|lista nazw| ALL

Określa niestandardową listę CipherSpecs, które mogą być używane z kanałami produktu IBM MQ w wersji wieloplatformowej.

- Pojedyncza nazwa CipherSpec lub
- Rozdzielana przecinkami lista nazw IBM MQ CipherSpec do ponownego włączenia lub
- Wartość specjalna ALL reprezentująca wszystkie CipherSpecs (niezalecane).

Uwaga: Włączenie opcji ALL CipherSpecs (Specyfikacje szyfrowania) nie jest zalecane, ponieważ spowoduje to włączenie protokołów SSL 3.0 i TLS 1.0 oraz dużej liczby słabych algorytmów szyfrowania.

Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [Udostępnianie niestandardowej listy włączonych CipherSpecs w produkcie Multiplatforms](#) w temacie [Włączanie specyfikacji szyfrowania CipherSpecs](#).

ULW

V 9.1.4

AllowTLSV13 =Y | YES | T | TRUE| N | NO | F | FALSE

Określa, czy menedżer kolejek może używać protokołu TLS 1.3 CipherSpecs.

- Y, YES, T lub TRUE: włącza protokół TLS 1.3, który zezwala menedżerowi kolejek na używanie specyfikacji szyfrowania TLS 1.3 CipherSpecs.
- N, NO, F lub FALSE: wyłącza protokół TLS 1.3, co oznacza, że menedżer kolejek nie może używać CipherSpecs protokołu TLS 1.3.

Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [Włączanie specyfikacji szyfrowania CipherSpecs](#).

CDPCheckExtensions= YES |NO (wartość domyślna)

Określa, czy kanały TLS w tym menedżerze kolejek próbują sprawdzić serwery CDP o nazwach określonych w rozszerzeniach certyfikatu punktu CrlDistribution.

- YES (wartość domyślna): kanały TLS próbują sprawdzić serwery CDP w celu określenia, czy certyfikat cyfrowy został unieważniony.

- NIE: kanały TLS nie próbują sprawdzać serwerów CDP. Jest to wartość domyślna.

ULW V 9.1.4 **MinimumRSAKeySize=int**

Określa minimalną wielkość klucza, jaką muszą mieć certyfikaty RSA, aby mogły zostać zaakceptowane podczas uzgadniania TLS. Zezwala na dowolną wartość równą 0 lub większą. Jeśli nie określono wartości, wartością domyślną jest 1.

OCSPAuthentication=WYMAGANE (domyślnie) | WARN | OPTIONAL

Określa działanie, które ma zostać wykonane, gdy nie można określić statusu odwołania na podstawie serwera OCSP.

Jeśli sprawdzanie OCSP jest włączone, program kanału TLS próbuje skontaktować się z serwerem OCSP.

Jeśli program kanału nie może skontaktować się z żadnym serwerem OCSP lub jeśli żaden serwer nie może udostępnić statusu odwołania certyfikatu, używana jest wartość parametru **OCSPAuthentication**.

- REQUIRED (domyślna): niepowodzenie określenia statusu odwołania powoduje, że połączenie jest zamykane z błędem. Jest to wartość domyślna.
- OSTRZEŻENIE: Niepowodzenie określenia statusu odwołania powoduje zapisanie komunikatu ostrzegawczego w dzienniku błędów menedżera kolejek, ale połączenie może być kontynuowane.
- OPCJONALNE: Niepowodzenie określenia statusu odwołania umożliwia kontynuowanie połączenia w trybie cichym. Nie są wyświetlane żadne ostrzeżenia ani błędy.

OCSPCheckExtensions= YES (wartość domyślna) | NIE

Określa, czy kanały TLS w tym menedżerze kolejek próbują sprawdzić serwery OCSP wymienione w rozszerzeniach certyfikatu dostępu AuthorityInfo.

- YES (wartość domyślna): kanały TLS próbują sprawdzić serwery OCSP w celu określenia, czy certyfikat cyfrowy został unieważniony. Jest to wartość domyślna.
- NIE: kanały TLS nie próbują sprawdzać serwerów OCSP.

V 9.1.5 ULW **OCSPTimeout= liczba**

Liczba sekund oczekiwania na program odpowiadający OCSP podczas sprawdzania odwołania.

Jeśli nie ustawiono żadnej wartości, zostanie użyta wartość domyślna IBM MQ wynosząca 30 sekund.

SSLHTTPProxyName= łańcuch

łańcuch jest nazwą hosta lub adresem sieciowym serwera proxy HTTP, który ma być używany przez pakiet GSKit na potrzeby sprawdzania protokołu OCSP. Po tym adresie można podać opcjonalny numer portu ujęty w nawiasy. Jeśli nie zostanie określony numer portu, będzie używany domyślny port o numerze 80.

Solaris AIX Dla klientów 32-bitowych w systemach AIX, i na platformach Solaris SPARC, adres sieciowy może być tylko adresem IPv4 .

Na innych platformach adres sieciowy może być adresem IPv4 lub IPv6 .

Ten atrybut może być wymagany, jeśli na przykład firewall uniemożliwia dostęp do adresu URL programu odpowiadającego OCSP.

V 9.1.5 ULW **SSLHTTPConnectTimeout= liczba|0**

Liczba sekund oczekiwania na pomyślne nawiązanie połączenia sieciowego z serwerem HTTP podczas sprawdzania odwołania.

Jeśli nie jest ustawiona żadna wartość, używana jest wartość domyślna IBM MQ wynosząca 0 (wyłączone).

Przykładowa sekcja

```
SSL:
  OutboundSNI=CHANNEL
  AllowedCipherSpecs=TLS13 CipherSpec list
  AllowTLSV13=Y
  CDPCheckExtensions=NO
  MinimumRSAKeySize=1
  OCSPAuthentication=REQUIRED
  OCSPCheckExtensions=YES
  OCSPTimeout=30
  SSLHTTPConnectTimeout=0
```

Uwagi:

- Wartością domyślną parametru **OutboundSNI** jest Kanał.
- **V 9.1.1** Lista **TLS13 CipherSpec** jest listą konkretnych CipherSpecs , a nie szyfrów aliasów. Jeśli wymagane są tylko szyfry TLS1.3 , należy je wyświetlić. Na przykład:

```
TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256
TLS_AES_256_GCM_SHA384
TLS_AES_128_GCM_SHA256
TLS_AES_128_CCM_SHA256
TLS_AES_128_CCM_8_SHA256
```

- **V 9.1.4** Wartością domyślną parametru **AllowTLSV13** jest Y , chyba że włączono słabe szyfry. W takim przypadku są one wyłączone (chyba że włączono je jawnie).
- Wartością parametru **CDPCheckExtensions** może być tylko Yes (Tak) lub No (Nie).

Multi Sekcja subpool w pliku qm.ini

Ta sekcja jest tworzona przez produkt IBM MQ. Nie zmieniaj wartości.

Sekcja Podpula i atrybut **ShortSubpoolName** w tej sekcji są zapisywane automatycznie przez program IBM MQ podczas tworzenia menedżera kolejek. IBM MQ wybiera wartość dla **ShortSubpoolName**. Tej wartości nie należy zmieniać.

Nazwa ta odpowiada katalogowi i dwozdom symbolicznym utworzonym w katalogu /var/mqm/sockets , który jest używany przez produkt IBM MQ do komunikacji wewnętrznej między procesami uruchomionym.

Multi Sekcja TCP pliku qm.ini

Sekcja TCP określa parametry konfiguracyjne protokołu TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). Te parametry przesłaniają domyślne atrybuty kanałów.

Użyj sekcji TCP w pliku qm . ini , aby określić parametry konfiguracyjne TCP/IP.

Windows

Linux

Alternatywnie w systemach Linux (x86 i x86-64) i Windows można użyć strony właściwości menedżera kolejek TCP produktu IBM MQ Explorer SPX .

Port = 1414 (domyślnie) | numer_portu

Domyślny numer portu (w notacji dziesiętnej) dla sesji TCP/IP. *Dobrze znany* numer portu dla systemu IBM MQ to 1414.

Windows

Library1= DLLName1 (tylkoWindows)

Nazwa biblioteki DLL gniazd TCP/IP.

Nazwa domyślna to WSOCK32.

KeepAlive= NO (wartość domyślna) |TAK

Włącz lub wyłącz funkcję KeepAlive . Ustawienie KeepAlive= YES powoduje, że protokół TCP/IP okresowo sprawdza, czy drugi koniec połączenia jest nadal dostępny. Jeśli nie, kanał zostanie zamknięty.

ListenerBacklog= liczba

Nadpisz domyślną liczbę zaległych żądań dla programu nastuchującego TCP/IP.

Podczas odbierania w protokole TCP/IP ustawiana jest maksymalna liczba oczekujących żądań połączenia. Może to być zaległe żądanie oczekujące na port TCP/IP, aby program nastuchujący zaakceptował żądanie. Domyślne wartości zaległości programu nastuchującego są wyświetlane w pliku [Tabela 14 na stronie 143](#).

Platforma	Domyślna wartość parametru ListenerBacklog
Windows SerwerWindows	100
Linux Linux	100
Solaris Solaris	100
AIX AIX V5.3 lub nowszy	100

Uwaga: Niektóre systemy operacyjne obsługują wartość większą niż wartość domyślna. Użyj tej opcji, aby uniknąć osiągnięcia limitu połączeń.

I odwrotnie, niektóre systemy operacyjne mogą ograniczać wielkość dziennika TCP, więc efektywny dziennik TCP może być mniejszy niż żądany tutaj.

Jeśli dziennik osiągnie wartości, które przedstawia [Tabela 14 na stronie 143](#), połączenie TCP/IP zostanie odrzucone i nie będzie można uruchomić kanału. W przypadku kanałów komunikatów powoduje to przejście kanału w stan RETRY i ponowienie połączenia w późniejszym czasie.

W przypadku połączeń klienckich klient odbiera kod przyczyny MQRQ_Q_MGR_NOT_AVAILABLE z połączenia MQCONN i ponawia próbę nawiązania połączenia w późniejszym czasie.

Do sterowania wielkością buforów używanych przez protokół TCP/IP można użyć następującej grupy właściwości. Wartości są przekazywane bezpośrednio do warstwy TCP/IP systemu operacyjnego. Podczas korzystania z tych właściwości należy zachować szczególną ostrożność. Jeśli wartości są ustawione niepoprawnie, może to niekorzystnie wpłynąć na wydajność TCP/IP. Więcej informacji na temat wpływu na wydajność zawiera dokumentacja protokołu TCP/IP dla danego środowiska. Wartość zero oznacza, że system operacyjny będzie zarządzał wielkościami buforów, a nie wielkościami buforów ustalonymi przez parametr IBM MQ.

Connect_Timeout= 0 (wartość domyślna) |number

Liczba sekund, po upływie których zostanie podjęta próba nawiązania połączenia z gniazdem. Wartość domyślna równa zero oznacza, że nie ma limitu czasu połączenia.

Procesy kanału IBM MQ łączą się za pośrednictwem nieblokujących gniazd. Dlatego, jeśli drugi koniec gniazda nie jest gotowy, funkcja connect () natychmiast zwraca wartość *EINPROGRESS* lub *EWOULDBLOCK*. Po wykonaniu tej czynności próba nawiązania połączenia zostanie ponowiona, do łącznej liczby 20 takich prób, gdy zostanie zgłoszony błąd komunikacji.

Jeśli właściwość Connect_Timeout jest ustawiona na wartość niezerową, program IBM MQ czeka przez określony czas w wywołaniu select () na przygotowanie gniazda. Zwiększa to szanse powodzenia kolejnego połączenia connect (). Ta opcja może być przydatna w sytuacjach, w których połączenia wymagają pewnego czasu oczekiwania z powodu dużego obciążenia sieci.

SndBuffSize = liczba |0 (wartość domyślna)

Wielkość (w bajtach) buforu wysyłania TCP/IP używanego przez wysyłający koniec kanałów. Ta wartość sekcji może zostać przesłonięta przez sekcję bardziej specyficzną dla typu kanału, na przykład RcvSndBuffSize. Jeśli wartość jest ustawiona na zero, używane są wartości domyślne systemu

operacyjnego. Jeśli nie zostanie ustawiona żadna wartość, zostanie użyta wartość domyślna IBM MQ (32768).

Multi W produkcie IBM MQ 8.0 nowe menedżery kolejek są tworzone automatycznie z ustawieniem domyślnym 0 (patrz [“Przykładowa sekcja”](#) na stronie 144).

RcvBuffSize = liczba |0 (wartość domyślna)

Wielkość (w bajtach) buforu odbiorczego TCP/IP używanego przez odbierający koniec kanałów. Ta wartość sekcji może zostać przesłonięta przez sekcję bardziej specyficzną dla typu kanału, na przykład RcvRcvBuffSize. Jeśli wartość jest ustawiona na zero, używane są wartości domyślne systemu operacyjnego. Jeśli nie zostanie ustawiona żadna wartość, zostanie użyta wartość domyślna IBM MQ (32768).

Multi W produkcie IBM MQ 8.0 nowe menedżery kolejek są tworzone automatycznie z ustawieniem domyślnym 0 (patrz [“Przykładowa sekcja”](#) na stronie 144).

RcvSndBuffSize = liczba |0 (wartość domyślna)

Wielkość (w bajtach) buforu wysyłania TCP/IP używanego przez nadawcę kanału odbiorczego. Jeśli wartość jest ustawiona na zero, używane są wartości domyślne systemu operacyjnego. Jeśli nie zostanie ustawiona żadna wartość, zostanie użyta wartość domyślna IBM MQ (32768).

Multi W produkcie IBM MQ 8.0 nowe menedżery kolejek są tworzone automatycznie z ustawieniem domyślnym 0 (patrz [“Przykładowa sekcja”](#) na stronie 144).

RcvRcvBuffSize = liczba |0 (wartość domyślna)

Wielkość (w bajtach) buforu odbiorczego TCP/IP używanego przez odbierający koniec kanału odbiorczego. Jeśli wartość jest ustawiona na zero, używane są wartości domyślne systemu operacyjnego. Jeśli nie zostanie ustawiona żadna wartość, zostanie użyta wartość domyślna IBM MQ (32768).

Multi W produkcie IBM MQ 8.0 nowe menedżery kolejek są tworzone automatycznie z ustawieniem domyślnym 0 (patrz [“Przykładowa sekcja”](#) na stronie 144).

SvrSndBuffSize = liczba |0 (wartość domyślna)

Wielkość (w bajtach) buforu wysyłania TCP/IP używanego przez serwer na końcu kanału połączenia z serwerem połączenia klienckiego. Jeśli wartość jest ustawiona na zero, używane są wartości domyślne systemu operacyjnego. Jeśli nie zostanie ustawiona żadna wartość, zostanie użyta wartość domyślna IBM MQ (32768).

Multi W produkcie IBM MQ 8.0 nowe menedżery kolejek są tworzone automatycznie z ustawieniem domyślnym 0 (patrz [“Przykładowa sekcja”](#) na stronie 144).

SvrRcvBuffSize = liczba |0 (wartość domyślna)

Wielkość (w bajtach) buforu odbiorczego TCP/IP używanego przez serwer w kanale połączenia z serwerem połączenia klienckiego. Jeśli wartość jest ustawiona na zero, używane są wartości domyślne systemu operacyjnego. Jeśli nie zostanie ustawiona żadna wartość, zostanie użyta wartość domyślna IBM MQ (32768).

Multi W produkcie IBM MQ 8.0 nowe menedżery kolejek są automatycznie tworzone z domyślnym ustawieniem 0 (patrz [“Przykładowa sekcja”](#) na stronie 144).

Przykładowa sekcja

```
TCP:  
SndBuffSize=0  
RcvBuffSize=0  
RcvSndBuffSize=0  
RcvRcvBuffSize=0  
ClntSndBuffSize=0  
ClntRcvBuffSize=0  
SvrSndBuffSize=0  
SvrRcvBuffSize=0
```

Uwaga: **Multi** W przypadku nowych menedżerów kolejek w systemie Multiplatforms domyślne wielkości buforów wysyłania i odbierania TCP w sekcji TCP w pliku `qm.ini` są ustawione jako zarządzane przez system operacyjny. Jak pokazano w poprzednim przykładzie, nowe menedżery kolejek są automatycznie tworzone z domyślnym ustawieniem 0 dla buforów nadawczych i odbiorczych. Dotyczy to tylko nowych menedżerów kolejek. Ustawienia buforu wysyłania i odbierania TCP dla menedżerów kolejek, które zostały zmigrowane z wcześniejszych wersji produktu IBM MQ, są zachowywane.

Jeśli właściwości wielkości buforu TCP zostaną usunięte z pliku `qm.ini`, bufor domyślny zostanie ustawiony na wartość 32K. Należy zachować ostrożność podczas używania tej wartości domyślnej jako 32K może nie być odpowiednim buforem dla wszystkich scenariuszy przesyłania komunikatów.

Jeśli właściwości buforu wysyłania i odbierania TCP są ustawione na zero, używane są wartości domyślne systemu operacyjnego. Metoda wyboru tych wartości domyślnych jest różna w zależności od systemu operacyjnego, ale zazwyczaj można ją znaleźć na stronach podręcznika "tcp" lub "get/setsockopt () OS.

Multi **V 9.1.0** **Sekcja TuningParameters pliku qm.ini**

Sekcja TuningParameters określa opcje strojenia menedżera kolejek.

SuppressDspAuthFail= YES |NO (wartość domyślna)

W przypadku ustawienia wartości YES menedżer kolejek wyłącza generowanie zdarzeń autoryzacji i zapisywanie komunikatów o błędach [AMQ8077](#) w dzienniku błędów, gdy sprawdzenie autoryzacji nie powiedzie się, jeśli połączenie nie ma uprawnień + dsp do obiektu.

ImplSyncOpenOutput=wartość

ImplSyncOpenOutput to minimalna liczba aplikacji, które mają otwartą kolejkę do umieszczania przed włączeniem niejawnego punktu synchronizacji dla trwałego umieszczania poza punktem synchronizacji. Wartością domyślną parametru **ImplSyncOpenOutput** jest 2.

Powoduje to, że jeśli istnieje tylko jedna aplikacja, która ma otwartą tę kolejkę dla operacji umieszczania (put), opcja **ImplSyncOpenOutput** jest wyłączona.

Określenie wartości **ImplSyncOpenOutput=1** oznacza, że niejawny punkt synchronizacji jest zawsze brany pod uwagę. Można ustawić dowolną dodatnią liczbę całkowitą. Aby nigdy nie dodawać niejawnego punktu synchronizacji, należy ustawić wartość **ImplSyncOpenOutput=OFF**.

V 9.1.2 **UniformClusterName =nazwa klastra**

Nazwa klastra IBM MQ, który jest używany jako klaster jednostajny.

V 9.1.0.9 **OAMLdapConnectTimeout=czas|0 (wartość domyślna)**

Maksymalny czas (w sekundach) oczekiwania klienta LDAP na nawiązanie połączenia TCP z serwerem. Jeśli lista nazw połączeń zawiera wiele serwerów LDAP, limit czasu ma zastosowanie do każdej pojedynczej próby połączenia, dlatego w przypadku osiągnięcia tego limitu czasu podejmowana jest próba nawiązania połączenia z następną pozycją na liście nazw.

czas ma wartość maksymalną 3600 sekund, a wartość 0, która jest wartością minimalną i domyślną, oznacza, że oczekiwanie jest nieograniczone.

V 9.1.0.9 **OAMLdapQueryTimeLimit=czas|0 (wartość domyślna)**

Maksymalny czas w sekundach, przez który klient LDAP będzie oczekiwać na odpowiedź na żądanie LDAP z serwera po nawiązaniu połączenia i wysłaniu żądania LDAP.

czas ma wartość maksymalną 3600 sekund, a wartość 0, która jest wartością minimalną i domyślną, oznacza, że oczekiwanie jest nieograniczone.

V 9.1.0.15 **OAMLdapResponseWarningTime=próg**

Jeśli połączenie z serwerem LDAP trwało dłużej niż wartość progowa określona w parametrze **OAMLdapResponseWarningTime**, w dzienniku błędów zostanie zapisany komunikat [AMQ5544W](#). Domyślna wartość progowa wynosi 10 sekund.

ExpiryInterval

Wskazuje częstotliwość, z jaką menedżer kolejek skanuje kolejki w poszukiwaniu komunikatów, które utraciły ważność, a które nie zostały jeszcze wyczyszczone przez inne działania kolejki. Jest to przedział czasu w sekundach.

Domyślnie skaner utraty ważności jest uruchamiany w przybliżeniu co pięć minut w produkcyjnych operacjach budowania systemu IBM MQ.



UWAGA: Zmiana wartości **ExpiryInterval** nie jest zwykle wymagana i należy ją modyfikować tylko pod nadzorem działu wsparcia IBM.

Przykładowa sekcja

V 9.1.0.15

```
TuningParameters:  
  SuppressDspAuthFail=NO  
  ImplSyncOpenOutput=2  
  OAMLdapConnectTimeout=60  
  OAMLdapQueryTimeLimit=60  
  OAMLdapResponseWarningTime=10  
  ExpiryInterval=300
```

Pojęcia pokrewne

[Niejawny punkt synchronizacji](#)

Multi

V 9.1.4

Sekcja zmiennych w pliku qm.ini

Sekcja Zmienne określa zmienne konfiguracyjne do użycia z automatycznymi klastrami jednostajnymi.

Atrybutów wymienionych w sekcji Zmienne można używać podczas automatycznej konfiguracji klastra w polach CONNAME i MQSC kanału odbiorczego klastra. Zmiennych konfiguracyjnych produktu nie można używać w żadnym innym elemencie skryptu MQSC.

atrybut=wartość

Określa nazwę i powiązaną wartość do użycia jako wstawianie podczas definicji MQSC.

Pary *attribute=value* mogą być dostarczane za pomocą opcji wiersza komend **-iv** komendy **crtmqm** podczas tworzenia menedżera kolejek.

Przykładowa sekcja

```
Variables:  
  CONNAME=127.0.0.1(1414)
```

Pojęcia pokrewne

[Automatyczne równoważenie aplikacji](#)

Zadania pokrewne

[Tworzenie nowego klastra jednolitego](#)

Odsyłacze pokrewne

[Korzystanie z automatycznej konfiguracji klastra](#)

Multi

Sekcja XAResourceManager w pliku qm.ini

Sekcja XAResourceManager służy do określania informacji o menedżerach zasobów zaangażowanych w globalne jednostki pracy koordynowanych przez menedżer kolejek.

Sekcja XAResourceManager w pliku qm.ini służy do określania informacji o menedżerach zasobów zaangażowanych w globalne jednostki pracy koordynowane przez menedżer kolejek.

Windows

Linux

Alternatywnie w systemach Linux (x86 i x86-64) i Windows należy użyć strony IBM MQ Explorer właściwości menedżera kolejek menedżera zasobów XA.

Ręcznie dodaj informacje o konfiguracji menedżera zasobów XA dla każdej instancji menedżera zasobów uczestniczącego w globalnych jednostkach pracy; nie są dostarczane żadne wartości domyślne.

Więcej informacji na temat atrybutów menedżera zasobów zawiera sekcja [Koordynacja bazy danych](#).

Nazwa = nazwa (obowiązkowe)

Ten atrybut identyfikuje instancję menedżera zasobów.

Wartość Name może mieć długość do 31 znaków. Można użyć nazwy menedżera zasobów zgodnie z definicją w strukturze przetącnika XA. Jeśli jednak używany jest więcej niż jedna instancja tego samego menedżera zasobów, należy utworzyć unikalną nazwę dla każdej instancji. Można zapewnić unikalność poprzez dołączenie nazwy bazy danych do łańcucha Name, na przykład.

Produkt IBM MQ korzysta z wartości Name w komunikatach i w danych wyjściowych komendy dspmqtrn.

Nie należy zmieniać nazwy instancji menedżera zasobów ani usuwać jej pozycji z informacji o konfiguracji, po uruchomieniu powiązanego menedżera kolejek i w efekcie nazwy menedżera zasobów.

SwitchFile= nazwa (obowiązkowe)

Pełna nazwa pliku ładowania zawierającego strukturę przetącnika XA menedżera zasobów.

Jeśli używany jest 64-bitowy menedżer kolejek z aplikacjami 32-bitowymi, wartość name powinna zawierać tylko nazwę podstawową pliku ładowania zawierającego strukturę przetącnika XA menedżera zasobów.

Plik 32-bitowy zostanie załadowany do aplikacji ze ścieżki określonej przez ścieżkę ExitsDefaultPath.

Plik 64-bitowy zostanie załadowany do menedżera kolejek ze ścieżki określonej przez parametr ExitsDefaultPath64.

XAOpenString= łańcuch (opcjonalny)

Łańcuch danych, który ma być przekazany do punktu wejścia xa_open menedżera zasobów. Zawartość tego łańcucha zależy od samego menedżera zasobów. Na przykład łańcuch może zidentyfikować bazę danych, do której ma dostęp ten instancja menedżera zasobów. Więcej informacji na temat definiowania tego atrybutu zawiera sekcja:

- [Dodawanie informacji konfiguracyjnych menedżera zasobów dla produktu Db2](#)
- [Dodawanie informacji konfiguracyjnych menedżera zasobów dla bazy danych Oracle](#)
- [Dodawanie informacji konfiguracyjnych menedżera zasobów dla bazy danych Sybase](#)
- [Dodawanie informacji konfiguracyjnych menedżera zasobów dla produktu Informix](#)

i zapoznaj się z dokumentacją menedżera zasobów, aby uzyskać odpowiedni łańcuch.


XACloseString= łańcuch (opcjonalny)

Łańcuch danych, który ma być przekazany do punktu wejścia xa_close menedżera zasobów. Zawartość tego łańcucha zależy od samego menedżera zasobów. Więcej informacji na temat definiowania tego atrybutu zawiera sekcja:

- [Dodawanie informacji konfiguracyjnych menedżera zasobów dla produktu Db2](#)
- [Dodawanie informacji konfiguracyjnych menedżera zasobów dla bazy danych Oracle](#)
- [Dodawanie informacji konfiguracyjnych menedżera zasobów dla bazy danych Sybase](#)
- [Dodawanie informacji konfiguracyjnych menedżera zasobów dla produktu Informix](#)

i zapoznaj się z dokumentacją bazy danych, aby uzyskać odpowiedni łańcuch.

ThreadOfControl=THREAD | PROCESS

 Ten atrybut jest obowiązkowy dla produktu Windows. Menedżer kolejek używa tej wartości do serializacji, gdy wymaga wywołania menedżera zasobów z jednego z własnych procesów wielowątkowych.

WĄTEK

Menedżer zasobów jest w pełni *świadomy wątku*. W wielowątkowym procesie IBM MQ wywołania funkcji XA mogą być wykonywane w zewnętrznym menedżerze zasobów z wielu wątków jednocześnie.

PROCESS

Menedżer zasobów nie jest *wątkowo bezpieczny*. W wielowątkowym procesie produktu IBM MQ do menedżera zasobów można wywołać tylko jedno wywołanie funkcji XA.

Pozycja **ThreadOfControl** nie ma zastosowania do wywołań funkcji XA wywołanych przez menedżer kolejek w wielowątkowym procesie aplikacji. Ogólnie, aplikacja, która ma współbieżne jednostki pracy w różnych wątkach, wymaga obsługi tego trybu działania przez każdy z menedżerów zasobów.

Przykładowa sekcja

```
XAResourceManager:
  Name=DB2 Resource Manager Bank
  SwitchFile=/usr/bin/db2swit
  XAOpenString=MQBankDB
  XACloseString=
  ThreadOfControl=THREAD
```

Uwaga: Maksymalna liczba sekcji XAResourceManager jest ograniczona do 255. Należy jednak użyć tylko niewielkiej liczby sekcji, aby uniknąć obniżenia wydajności transakcji.

IBM i Przykładowy plik qm.ini dla IBM i

Przykład pokazujący, w jaki sposób grupy atrybutów mogą być rozmieszczone w pliku konfiguracyjnym menedżera kolejek dla produktu IBM i.

```
#####
#* Module Name: qm.ini                                     *#
#* Type       : IBM MQ queue manager configuration file   *#
# Function    : Define the configuration of a single queue manager *#
#*          *#
#####
#* Notes      :                                           *#
#* 1) This file defines the configuration of the queue manager *#
#*          *#
#####
Log:
LogPath=QMSATURN.Q
LogReceiverSize=65536

CHANNELS:
MaxChannels = 20          ; Maximum number of channels allowed.
                        ; Default is 100.
MaxActiveChannels = 10   ; Maximum number of channels allowed to be
                        ; active at any time. The default is the
                        ; value of MaxChannels.

TCP:
KeepAlive = Yes          ; TCP/IP entries.
                        ; Switch KeepAlive on.
SvrSndBuffSize=20000     ; Size in bytes of the TCP/IP send buffer for each
                        ; channel instance. Default is 32768.
SvrRcvBuffSize=20000     ; Size in bytes of the TCP/IP receive buffer for each
                        ; channel instance. Default is 32768.
Connect_Timeout=10000    ; Number of seconds before an attempt to connect the
                        ; channel instance times out. Default is zero (no timeout).

QMErrorLog:
ErrorLogSize = 262144
ExcludeMessage = 7234
SuppressMessage = 9001,9002,9202
SuppressInterval = 30

TuningParameters:
  ImplSyncOpenOutput=2
```


Plik konfiguracyjny instalacji (mqinst.ini)

W systemie UNIX lub Linuxplik konfiguracyjny instalacji mqinst . ini zawiera informacje na temat wszystkich instalacji produktu IBM MQ . W systemie Windowsinformacje o konfiguracji instalacji znajdują się w rejestrze.

Położenie pliku mqinst . ini

Linux

UNIX

Plik mqinst . ini znajduje się w katalogu /etc/opt/mqm w systemach UNIX and Linux . Zawiera on informacje o instalacji, o ile występują, instalacji podstawowej, a także o następujących informacjach dla każdej instalacji:

- Nazwa instalacji
- Opis instalacji
- Identyfikator instalacji
- Ścieżka instalacyjna

Ważne: Plik mqinst . ini nie może być edytowany ani przywoływany bezpośrednio, ponieważ jego format nie jest ustalony i może ulec zmianie.

Identyfikator instalacji tylko do użytku wewnętrznego jest ustawiany automatycznie i nie może być zmieniany.

Zamiast bezpośredniej edycji pliku mqinst . ininależy użyć następujących komend w celu utworzenia, usunięcia, zapytania i zmodyfikowania wartości w pliku:

crtmqinst służy do tworzenia wpisów.

dltmqinst służy do usuwania wpisów.

Komenda dspmqinst służy do wyświetlania pozycji.

setmqinst służy do ustawiania pozycji.

Informacje o konfiguracji instalacji w systemie Windows

Windows

W systemie Windowsnie ma pliku mqinst . ini . Informacje o konfiguracji instalacji znajdują się w rejestrze i są przechowywane w następującym kluczu:

```
HKLM\SOFTWARE\IBM\WebSphere MQ\Installation\InstallationName
```

Ważne: Ten klucz nie może być edytowany lub przywoływany bezpośrednio, ponieważ jego format nie jest ustalony i może ulec zmianie.

Zamiast tego należy użyć następujących komend, aby wykonać zapytanie i zmodyfikować wartości w rejestrze:

Komenda dspmqinst służy do wyświetlania pozycji.

setmqinst służy do ustawiania pozycji.



W systemie Windowskomendy **crtmqinst** i **dltmqinst** nie są dostępne. Procesy instalacji i deinstalacji obsługują tworzenie i usuwanie wymaganych wpisów do rejestru.

Plik konfiguracyjny IBM MQ MQI client , mqclient.ini

Klienty konfiguruje się za pomocą atrybutów w pliku tekstowym. Atrybuty te mogą być przestawiane przez zmienne środowiskowe lub w inny sposób specyficzny dla platformy.


Program IBM MQ MQI clients można skonfigurować przy użyciu pliku tekstowego, podobnego do pliku konfiguracyjnego menedżera kolejek `qm.ini`. Plik zawiera pewną liczbę sekcji, z których każda zawiera pewną liczbę wierszy w formacie **attribute-name = wartość**.

Plik konfiguracyjny IBM MQ MQI client ma zwykle nazwę `mqclient.ini`, ale można nadać mu inną nazwę. Informacje konfiguracyjne zawarte w tym pliku dotyczą następujących platform:

-  UNIX, Linux, and Windows
-  IBM i

Uwaga: W systemie IBM i nie ma domyślnego pliku `mqclient.ini`. Można jednak utworzyć plik w zintegrowanym systemie plików (Integrated File System-IFS) systemu IBM i Integrated File System.

Więcej informacji na ten temat zawiera [“Położenie pliku konfiguracyjnego klienta”](#) na stronie 152.


Uwaga:  Platforma z/OS nie może być używana do uruchamiania klientów IBM MQ. Dlatego plik `mqclient.ini` nie istnieje w systemie IBM MQ for z/OS.

Atrybuty w pliku konfiguracyjnym IBM MQ MQI client mają zastosowanie do klientów, które używają:

- MQI
- IBM MQ classes for Java
- IBM MQ classes for JMS
- IBM MQ classes for .NET
- XMS

Chociaż atrybuty w pliku konfiguracyjnym IBM MQ MQI client mają zastosowanie do większości klientów w systemie IBM MQ, istnieją pewne atrybuty, które nie są odczytywane przez zarządzane klienty .NET i XMS .NET lub przez klienty korzystające z serwera IBM MQ classes for Java lub IBM MQ classes for JMS. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [“Które klienty IBM MQ mogą odczytywać każdy atrybut”](#) na stronie 153.

Opcje konfiguracyjne mają zastosowanie do wszystkich połączeń nawiązywanych przez aplikację kliencką z dowolnymi menedżerami kolejek, a nie do pojedynczego połączenia z menedżerem kolejek. Atrybuty związane z połączeniem z pojedynczym menedżerem kolejek można konfigurować programowo, na przykład przy użyciu struktury MQCD lub przy użyciu tabeli definicji kanału klienta (CCDT).

 Poniżej przedstawiono przykładowy plik konfiguracyjny klienta dla Continuous Delivery z IBM MQ 9.1.2:

```
## Module Name: mqclient.ini                                ##
## Type       : IBM MQ MQI client configuration file        ##
## Function   : Define the configuration of a client        ##
##                                                    ##
##*****##
## Notes     :                                             ##
## 1) This file defines the configuration of a client       ##
##                                                    ##
##*****##

ClientExitPath:
  ExitsDefaultPath=/var/mqm/exits
  ExitsDefaultPath64=/var/mqm/exits64

TCP:
  Library1=DLLName1
  KeepAlive = Yes
  ClntSndBuffSize=32768
  ClntRcvBuffSize=32768
  Connect_Timeout=0

MessageBuffer:
  MaximumSize=-1
  Updatepercentage=-1
  PurgeTime=0
```

```

LU62:
  TPName
  Library1=DLLName1
  Library2=DLLName2

PreConnect:
  Module=myMod
  Function=myFunc
  Data=ldap://myLDAPServer.com:389/cn=wmq,ou=ibm,ou=com
  Sequence=1

CHANNELS:
  DefRecon=YES
  ServerConnectionParms=SALES.SVRCONN/TCP/hostname.x.com(1414)

Connection:
  ApplName=ExampleApplName

```

Poniżej przedstawiono przykładowy plik konfiguracyjny klienta dla wersji IBM MQ 9.1.0 Long Term Support i Continuous Delivery przed wersją IBM MQ 9.1.2:

```

##* Module Name: mqclient.ini                                     *##
##* Type       : IBM MQ MQI client configuration file           *##
##* Function   : Define the configuration of a client           *##
##*           *##
##*****#
##* Notes      :                                               *##
##* 1) This file defines the configuration of a client           *##
##*           *##
##*****#

ClientExitPath:
  ExitsDefaultPath=/var/mqm/exits
  ExitsDefaultPath64=/var/mqm/exits64

TCP:
  Library1=DLLName1
  KeepAlive = Yes
  ClntSndBuffSize=32768
  ClntRcvBuffSize=32768
  Connect_Timeout=0

MessageBuffer:
  MaximumSize=-1
  Updatepercentage=-1
  PurgeTime=0

LU62:
  TPName
  Library1=DLLName1
  Library2=DLLName2

PreConnect:
  Module=myMod
  Function=myFunc
  Data=ldap://myLDAPServer.com:389/cn=wmq,ou=ibm,ou=com
  Sequence=1

CHANNELS:
  DefRecon=YES
  ServerConnectionParms=SALES.SVRCONN/TCP/hostname.x.com(1414)

```

Nie można skonfigurować wielu połączeń kanału przy użyciu pliku konfiguracyjnego klienta.

Zmienne środowiskowe, które były obsługiwane w wersjach wcześniejszych niż IBM WebSphere MQ 7.0, są nadal obsługiwane w późniejszych wersjach, a jeśli taka zmienna środowiskowa jest zgodna z równoważną wartością w pliku konfiguracyjnym klienta, zmienna środowiskowa nadpisuje wartość w pliku konfiguracyjnym klienta.

W przypadku aplikacji klienckiej, która używa produktu IBM MQ classes for JMS, można również nadpisać plik konfiguracyjny klienta w następujący sposób:

- Przez ustawienie właściwości w pliku konfiguracyjnym JMS .
- Przez ustawienie właściwości systemu Java, które również nadpisują plik konfiguracyjny JMS .

W przypadku klienta .NET można również nadpisać plik konfiguracyjny klienta i równoważne zmienne środowiskowe, korzystając z pliku konfiguracyjnego aplikacji .NET .

Komentarze w pliku konfiguracyjnym

Linux

UNIX

Do oznaczenia początku komentarza w pliku konfiguracyjnym można użyć średnika ';' i znaku hash '#'. Umożliwia oznaczenie całego wiersza jako komentarza lub oznaczenie komentarza na końcu wiersza, który nie zostanie uwzględniony w wartości ustawienia.

Jeśli wartość wymaga jednego z tych znaków, należy zmienić znaczenie tego znaku za pomocą ukośnika odwrotnego '\\'.
W poniższym przykładzie przedstawiono sposób użycia komentarzy w pliku konfiguracyjnym:

```
# Example of an SSL stanza with comments
SSL:
  ClientRevocationChecks=REQUIRED ; Example of an end of line comment
  SSLCryptoHardware=GSK_PKCS11=/driver\;label\;password\;SYMMETRIC_CIPHER_ON # Example of
  escaped comment characters.
```

Pojęcia pokrewne

[“Które klienty IBM MQ mogą odczytywać każdy atrybut” na stronie 153](#)

Większość atrybutów w pliku konfiguracyjnym IBM MQ MQI client może być używana przez klienta C oraz niezarządzanych klientów .NET . Istnieją jednak atrybuty, które nie są odczytywane przez zarządzane klienty .NET i XMS .NET , ani przez klienty korzystające z IBM MQ classes for Java lub IBM MQ classes for JMS.

Odsyłacze pokrewne

[“Położenie pliku konfiguracyjnego klienta” na stronie 152](#)

Plik konfiguracyjny IBM MQ MQI client może być przechowywany w wielu miejscach.

Położenie pliku konfiguracyjnego klienta

Plik konfiguracyjny IBM MQ MQI client może być przechowywany w wielu miejscach.

Aplikacja kliencka korzysta z następującej ścieżki wyszukiwania w celu znalezienia pliku konfiguracyjnego IBM MQ MQI client :

1. Położenie określone przez zmienną środowiskową MQCLNTCF.

Formatem tej zmiennej środowiskowej jest pełny URL. Oznacza to, że nazwa pliku niekoniecznie musi być `mqclient.ini` i ułatwia umieszczenie pliku w systemie plików dołączonym do sieci.

Uwagi:

- Klienci C, .NET i XMS obsługują tylko protokół `file:` . Protokół `file:` jest przyjmowany, jeśli łańcuch URL nie rozpoczyna się od łańcucha `protocol:` .
 - Aby umożliwić korzystanie ze środowisk JRE (Java 1.4.2), które nie obsługują odczytywania zmiennych środowiskowych, zmienna środowiskowa MQCLNTCF może zostać przestonięta przez właściwość systemową Java MQCLNTCF.
2. Plik o nazwie `mqclient.ini` w bieżącym katalogu roboczym aplikacji.
 3. Plik o nazwie `mqclient.ini` w katalogu danych IBM MQ dla systemów Windowsi UNIX and Linux .

Uwagi:

- Katalog danych IBM MQ nie istnieje na niektórych platformach, na przykład IBM i i z/OS, lub w przypadkach, gdy klient został dostarczony z innym produktem.

IBM i

W systemie IBM i nie ma domyślnego pliku `mqclient.ini` . Plik ten można jednak utworzyć w systemie plików IBM i Integrated File System (IFS) w katalogu `/QIBM/UserData/mqm/`,

a zmienną środowiskową **MQCLNTCF** można zdefiniować tak, aby wskazywała na ten plik. Na przykład:

```
ADDENVVAR ENVVAR(MQCLNTCF) VALUE('QIBM/UserData/mqm/mqclient.ini') REPLACE(*YES)
```

Więcej przykładów zmiennych środowiskowych można znaleźć w sekcji [Zmienne środowiskowe](#).

z/OS Platforma z/OS nie może być używana do uruchamiania klientów IBM MQ. Dlatego plik `mqclient.ini` nie istnieje w systemie IBM MQ for z/OS.

Linux **UNIX** W systemach UNIX and Linux katalog to `/var/mqm`

Windows Na platformach Windows zmienną środowiskową `MQ_DATA_PATH` należy skonfigurować podczas instalacji w taki sposób, aby wskazywała katalog danych. Zwykle jest to `C:\ProgramData\IBM\MQ`

Uwaga: Jeśli instalowany jest tylko klient, zmienną środowiskową może być `MQ_FILE_PATH`.

Aby umożliwić korzystanie ze środowisk JRE (Java 1.4.2), które nie obsługują odczytywania zmiennych środowiskowych, można ręcznie nadpisać zmienną środowiskową `MQ_DATA_PATH` za pomocą właściwości systemowej `MQ_DATA_PATH Java`.

4. Plik o nazwie `mqclient.ini` znajdujący się w standardowym katalogu odpowiednim dla platformy i dostępny dla użytkowników:

Dla wszystkich klientów Java jest to wartość właściwości systemowej `user.home Java`.

Linux **UNIX** W przypadku klientów w języku C na platformach UNIX and Linux jest to wartość zmiennej środowiskowej `HOME`.

Windows Dla klientów w języku C w systemie Windows jest to skonkatenowane wartości zmiennych środowiskowych `HOMEDRIVE` i `HOMEPATH`.

Które klienty IBM MQ mogą odczytywać każdy atrybut

Większość atrybutów w pliku konfiguracyjnym IBM MQ `MQI client` może być używana przez klienta C oraz niezarządzanych klientów `.NET`. Istnieją jednak atrybuty, które nie są odczytywane przez zarządzane klienty `.NET` i `XMS.NET`, ani przez klienty korzystające z `IBM MQ classes for Java` lub `IBM MQ classes for JMS`.

Tabela 15. Które atrybuty mają zastosowanie do każdego typu klienta

Nazwa sekcji i atrybuty sekcji <code>mqclient.ini</code>	Opis	C i niezarządzany .NET	Java	JMS	Zarządzane .NET	Zarządzane XMS .NET
Sekcja CHANNELS						
<u>CCSID</u>	Numer kodowanego zestawu znaków, który ma być używany.	Tak	Nie	Nie	Tak	Tak

Tabela 15. Które atrybuty mają zastosowanie do każdego typu klienta (kontynuacja)

Nazwa sekcji i atrybuty sekcji mqclient.ini	Opis	C i niezarządzany .NET	Java	JMS	Zarządzane. NET	Zarządzane XMS .NET
<u>Katalog ChannelDefinition</u>	Ścieżka katalogu do pliku zawierającego o tabelę definicji kanału klienta.	Tak	Nie	Nie	Tak	Tak
<u>Plik ChannelDefinition</u>	Nazwa pliku zawierającego o tabelę definicji kanału klienta.	Tak	Nie	Nie	Tak	Tak
<u>ReconDelay</u>	Opcja administracyjna w celu skonfigurowania opóźnienia ponownego połączenia dla programów klienckich, które mogą automatycznie ponownie nawiązać połączenie.	Tak	Nie	Tak	Tak	Tak

Tabela 15. Które atrybuty mają zastosowanie do każdego typu klienta (kontynuacja)

Nazwa sekcji i atrybuty sekcji mqclient.ini	Opis	C i niezarządzany .NET	Java	JMS	Zarządzane. NET	Zarządzane XMS .NET
<u>DefRecon</u>	Opcja administracyjna, która umożliwia programom klienckim automatycznie ponowne połączenie lub wyłączenie automatycznego ponownego połączenia programu klienckiego, który został napisany w celu automatycznego ponownego połączenia.	Tak	Nie	Tak	Tak	Tak
<u>MQReconnectTimeout</u>	Wyrażony w sekundach limit czasu do ponownego nawiązania połączenia z klientem.	Tak	Nie	Nie	Tak	Nie
<u>ServerConnectionParms</u>	Położenie serwera IBM MQ i metoda komunikacyjna, która ma być używana.	Tak	Nie	Nie	Tak	Tak
<u>Put1DefaultAlwaysSync</u>	Kontroluje zachowanie wywołania funkcji MQPUT1 z opcją MQPMO_RESPONSE_AS_Q_DEF.	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

Tabela 15. Które atrybuty mają zastosowanie do każdego typu klienta (kontynuacja)

Nazwa sekcji i atrybuty sekcji mqclient.ini	Opis	C i niezarządzany .NET	Java	JMS	Zarządzane. NET	Zarządzane XMS .NET
PasswordProtection	Umożliwia ustawienie chronionych haseł w strukturze MQCSP, a nie za pomocą protokołu SSL lub TLS.	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Sekcja ścieżkiClientExit						
ExitsDefaultPath	Określa położenie 32-bitowych wyjść kanału dla klientów.	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
ExitsDefaultPath64	Określa położenie 64-bitowego wyjścia kanału dla klientów.	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
JavaExitsClassPath	Wartości, które mają zostać dodane do ścieżki klasy po uruchomieniu u wyjścia produktu Java .	Nie	Tak	Tak	Nie	Nie
▶ V 9.1.2 ▶ V 9.1.2 Sekcja połączenia						
AppName	Nazwa aplikacji podana w pliku konfiguracyjnym klienta.	Tak	Nie	Nie	Nie	Nie
Sekcja JMQI						

Tabela 15. Które atrybuty mają zastosowanie do każdego typu klienta (kontynuacja)

Nazwa sekcji i atrybuty sekcji mqclient.ini	Opis	C i niezarządzany .NET	Java	JMS	Zarządzane. NET	Zarządzane XMS .NET
useMQCSPAuthentication	Określa, czy aplikacje IBM MQ classes for Java i IBM MQ classes for JMS mają korzystać z trybu zgodności lub trybu uwierzytelniania MQCSP podczas uwierzytelniania w menedżerze kolejek.	Nie	Tak	Tak	Nie	Nie
Sekcja MessageBuffer						
MaximumSize	Wielkość (w kilobajtach) buforu odczytu z wyprzedzeniem, z zakresu od 1 do 999 999.	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
PurgeTime	Odstęp czasu (w sekundach), po którym komunikaty pozostawione w buforze odczytu z wyprzedzeniem są czyszczone.	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

Tabela 15. Które atrybuty mają zastosowanie do każdego typu klienta (kontynuacja)

Nazwa sekcji i atrybuty sekcji mqclient.ini	Opis	C i niezarządzany .NET	Java	JMS	Zarządzane. NET	Zarządzane XMS .NET
<u>UpdatePercentage</u>	Wartość procentowa aktualizacji, w zakresie od 1 do 100, używana do obliczania wartości progowej w celu określenia, kiedy aplikacja kliencka tworzy nowe żądanie dla serwera.	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Sekcja PreConnect						
<u>Dane</u>	Adres URL repozytorium, w którym przechowywane są definicje połączeń.	Tak	Nie	Nie	Nie	Nie
<u>Function</u>	Nazwa punktu wejścia funkcjonalnego w bibliotece, w której znajduje się kod wyjścia PreConnect.	Tak	Nie	Nie	Nie	Nie
<u>Moduł</u>	Nazwa modułu zawierającego kod wyjścia API.	Tak	Nie	Nie	Nie	Nie

Tabela 15. Które atrybuty mają zastosowanie do każdego typu klienta (kontynuacja)


Nazwa sekcji i atrybuty sekcji mqclient.ini	Opis	C i niezarządzany .NET	Java	JMS	Zarządzane. NET	Zarządzane XMS .NET
<u>Sequence</u>	Sekwencja, w której to wyjście jest wywoływane w stosunku do innych wyjść.	Tak	Nie	Nie	Nie	Nie
Sekcja zabezpieczeń						
<u>AMSDisableClient</u>	Wyłącza lub włącza AMS dla połączeń klientów z menedżerem kolejek.	Tak	Tak	Tak	Nie	Nie
Sekcja SSL						
<u>AllowOutboundSNI</u>	Określa, czy klienci z obsługą SNI będą ustawiali SNI na nazwę docelowego kanału IBM MQ w systemie zdalnym podczas inicjowania połączenia TLS.	Tak	Nie	Nie	Nie	Nie
 <u>AllowTLSV13</u>	Określa, czy menedżer kolejek może używać protokołu TLS 1.3 CipherSpecs.	Tak (klienty C/C++)	Nie	Nie	Nie	Nie

Tabela 15. Które atrybuty mają zastosowanie do każdego typu klienta (kontynuacja)

Nazwa sekcji i atrybuty sekcji mqclient.ini	Opis	C i niezarządzany .NET	Java	JMS	Zarządzane. NET	Zarządzane XMS .NET
<u>CDPCheckExtensions</u>	Określa, czy kanały SSL lub TLS w tym menedżerze kolejek próbują sprawdzać serwery CDP wymienione w rozszerzeniach certyfikatów punktów CrLDistributionPoint.	Tak	Nie	Nie	Nie	Nie
<u>CertificateLabel</u>	Etykieta certyfikatu definicji kanału.	Tak	Nie	Nie	Nie	Nie
<u>Strategia CertificateValidation</u>	Określa typ używanego sprawdzania poprawności certyfikatu.	Tak	Nie	Nie	Nie	Nie
<u>ClientRevocationSprawdza</u>	Określa, w jaki sposób sprawdzanie odwołań certyfikatów jest skonfigurowane, jeśli wywołanie połączenia klienta korzysta z kanału SSL/TLS.	Tak	Nie	Nie	Nie	Nie

Tabela 15. Które atrybuty mają zastosowanie do każdego typu klienta (kontynuacja)

Nazwa sekcji i atrybuty sekcji <code>mqclient.ini</code>	Opis	C i niezarządzany .NET	Java	JMS	Zarządzane. NET	Zarządzane XMS .NET
EncryptionPolicySuiteB	Określa, czy kanał wykorzystuje kryptografię zgodną z pakietem Suite-B i jaki poziom mocy ma być używany.	Tak	Nie	Nie	Nie	Nie
V9.14 MinimumRSAKeyWielkość	Określa minimalną wielkość klucza, jaką muszą mieć certyfikaty RSA, aby mogły zostać zaakceptowane.	Tak (klienty C/C++)	Nie	Nie	Nie	Nie
Uwierzytelnianie OCSPAuthentication	Definiuje zachowanie produktu IBM MQ, gdy protokół OCSP jest włączony, a sprawdzanie odwołań OCSP nie może określić statusu odwołania certyfikatu.	Tak	Nie	Nie	Nie	Nie
OCSPCheckExtensions	Określa, czy produkt IBM MQ działa w rozszerzeniach certyfikatu AuthorityInfo Access.	Tak	Nie	Nie	Nie	Nie


Tabela 15. Które atrybuty mają zastosowanie do każdego typu klienta (kontynuacja)

Nazwa sekcji i atrybuty sekcji mqclient.ini	Opis	C i niezarządzany .NET	Java	JMS	Zarządzane. NET	Zarządzane XMS .NET
SSLCryptoHardware	Ustawia łańcuch parametrów wymagany do skonfigurowania sprzętu szyfrującego PKCS #11 obecnego w systemie.	Tak	Nie	Nie	Nie	Nie
SSLFipsRequired	Określa, czy tylko algorytmy certyfikowane przez FIPS mają być używane, jeśli kryptografia jest przeprowadzana w produkcji IBM MQ.	Tak	Nie	Nie	Nie	Nie
SSLHTTPProxyName	Łańcuch jest nazwą hosta lub adresem sieciowym serwera proxy HTTP, który ma być używany przez pakiet GSKit do sprawdzania protokołu OCSP.	Tak	Nie	Nie	Nie	Nie

Tabela 15. Które atrybuty mają zastosowanie do każdego typu klienta (kontynuacja)

Nazwa sekcji i atrybuty sekcji mqclient.ini	Opis	C i niezarządzany .NET	Java	JMS	Zarządzane. NET	Zarządzane XMS .NET
<u>SSLKeyRepository</u>	Położenie repozytorium kluczy, w którym przechowywany jest certyfikat cyfrowy użytkownika, w formacie macierzystym.	Tak	Nie	Nie	Nie	Nie
<u>SSLKeyReset Liczba</u>	Liczba niezaszyfrowanych bajtów wystanych i odebranych w kanale SSL lub TLS przed renegocjacją klucza tajnego.	Tak	Nie	Nie	Nie	Nie
Sekcja TCP						
<u>ClntRcvBufferSize</u>	Wielkość (w bajtach) buforu odbiorczego TCP/IP używanego przez klienta do końca kanału połączenia z serwerem połączenia klienckiego.	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

Tabela 15. Które atrybuty mają zastosowanie do każdego typu klienta (kontynuacja)

Nazwa sekcji i atrybuty sekcji mqclient.ini	Opis	C i niezarządzany .NET	Java	JMS	Zarządzane .NET	Zarządzane XMS .NET
<u>ClntSndBufferSize</u>	Wielkość (w bajtach) buforu wysyłania TCP/IP używanego przez klienta do końca kanału połączenia z serwerem połączenia klienckiego.	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
<u>limit_czasu_połączenia</u>	Liczba sekund przed próbą połączenia limitu czasu gniazda.	Tak	Tak	Tak	Nie	Nie
<u>IPAddressVersion</u>	Określa, który protokół IP ma być używany dla połączenia kanału.	Tak	Nie	Nie	Tak	Tak
<u>KeepAlive</u>	Przełącza działanie funkcji KeepAlive na lub wyłączane.	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
 <u>Library1</u>	Tylko w systemie Windows : nazwa biblioteki DLL gniazd TCP/IP.	Tak	Nie	Nie	Nie	Nie

Sekcja CHANNELS pliku konfiguracyjnego klienta

Sekcja CHANNELS służy do określania informacji o kanałach klienta.

Uwaga: Opis każdego atrybutu w tej sekcji wskazuje, które klienty IBM MQ mogą odczytać ten atrybut. Tabelę podsumowania dla wszystkich sekcji pliku konfiguracyjnego klienta IBM MQ MQI client można znaleźć w temacie Które atrybuty produktu IBM MQ mogą być czytane przez każdego klienta.

W sekcji CHANNELS można umieścić następujące atrybuty:

CCSID = liczba

Numer kodowanego zestawu znaków, który ma być używany.


Ten atrybut może być odczytywany przez klientów C, niezarządzanych .NET, zarządzanych .NETi zarządzanych XMS .NET .



Numer CCSID jest odpowiednikiem zmiennej środowiskowej MQCCSID .

ChannelDefinitionDirectory = ścieżka

Ścieżka katalogu do pliku zawierającego tabelę definicji kanału klienta.

Ten atrybut może być odczytywany przez klientów C, niezarządzanych .NET, zarządzanych .NETi zarządzanych XMS .NET .

 W systemach Windows domyślnym katalogiem jest katalog danych i plików dziennika produktu IBM MQ , zwykle jest to katalog C : \ProgramData\IBM\MQ.

  W systemach UNIX and Linux wartością domyślną jest /var/mqm.

Katalog ChannelDefinitionmoże zawierać adres URL, który działa w połączeniu z atrybutem pliku ChannelDefinition(patrz “[Dostęp URL do tabeli definicji kanału klienta](#)” na stronie 53).

Ścieżka do katalogu ChannelDefinitionjest odpowiednikiem zmiennej środowiskowej MQCHLLIB .

ChannelDefinitionPlik = nazwa_pliku|AMQCLCHL . TAB

Nazwa pliku zawierającego tabelę definicji kanału klienta.

Ten atrybut może być odczytywany przez klientów C, niezarządzanych .NET, zarządzanych .NETi zarządzanych XMS .NET .

Tabela definicji kanału klienta jest równoważna zmiennej środowiskowej MQCHLTAB .

ReconDelay = (opóźnienie [, rand]) (opóźnienie [, rand]) ...

Atrybut ReconDelay udostępnia opcję administracyjną umożliwiającą skonfigurowanie opóźnienia ponownego połączenia dla programów klienckich, które mogą automatycznie wznawiać połączenie.

Ten atrybut może być odczytywany przez klienty C, niezarządzone klienty .NET, IBM MQ classes for JMS, zarządzane klienty .NETi zarządzane klienty XMS .NET .

Poniżej przedstawiono przykładową konfigurację:

```
ReconDelay=(1000,200) (2000,200) (4000,1000)
```

Przedstawiony przykład definiuje początkowe opóźnienie wynoszące jedną sekundę oraz losowy odstęp czasu wynoszący maksymalnie 200 milisekund. Następne opóźnienie wynosi dwie sekundy plus losowy odstęp czasu do 200 milisekund. Wszystkie kolejne opóźnienia to cztery sekundy plus losowy odstęp czasu wynoszący do 1000 milisekund.

DefRecon = NO|YES|QMGR |WYŁĄCZONE

Atrybut DefRecon udostępnia opcję administracyjną, która umożliwia programom klienckim automatyczne ponowne połączenie lub wyłączenie automatycznego ponownego połączenia z programem klienckim, który został napisany w celu automatycznego ponownego połączenia. Można ustawić tę ostatnią opcję, jeśli program używa opcji, takiej jak MQPMO_LOGICAL_ORDER, która jest niezgodna z ponownym połączeniem.

Ten atrybut może być odczytywany przez klienty C, niezarządzone klienty .NET, IBM MQ classes for JMS, zarządzane klienty .NETi zarządzane klienty XMS .NET .

Automatyczne ponowne nawiązywanie połączenia przez klient nie jest obsługiwane przez produkt IBM MQ classes for Java.

Interpretacja opcji DefRecon zależy od tego, czy wartość MQCNO_RECONNECT_* jest również ustawiona w programie klienckim oraz od ustawionej wartości.

Jeśli program kliencki łączy się za pomocą MQCONN lub ustawia opcję MQCNO_RECONNECT_AS_DEF za pomocą MQCONNX, wartość ponownego połączenia ustawiona przez DefRecon jest uwzględniana. Jeśli w programie nie ustawiono wartości ponownego połączenia lub za pomocą opcji DefRecon, program kliencki nie jest automatycznie ponownie podłączony.

Nie

Jeśli nie zostanie przestonięte przez MQCONNX, klient nie zostanie automatycznie ponownie połączony.

Tak

Jeśli nie zostanie przestonięte przez MQCONNX, klient automatycznie nawiąże ponowne połączenie.

QMGR

Jeśli nie zostanie przestonięte przez parametr MQCONNX, klient automatycznie ponownie nawiązuje połączenie, ale tylko z tym samym menedżerem kolejek. Opcja QMGR działa tak samo jak opcja MQCNO_RECONNECT_Q_MGR.

WYŁĄCZONE

Ponowne połączenie jest wyłączone, nawet jeśli program kliencki zażądał ponownego połączenia za pomocą wywołania MQI produktu MQCONNX.

Automatyczne ponowne połączenie klienta zależy od dwóch wartości:

- Opcja ponownego połączenia ustawiona w aplikacji
- DefRecon w pliku mqclient.ini

Tabela 16. Automatyczne ponowne nawiązywanie połączenia zależy od wartości ustawionych w aplikacji i w pliku mqclient.ini.

Wartość DefRecon w mqclient.ini	Opcje ponownego połączenia ustawione w aplikacji			
	MQCNO_RECONNECT	MQCNO_RECONNECT_Q_MGR	MQCNO_RECONNECT_AS_DEF	MQCNO_RECONNECT_DISABLED
Nie	YES	QMGR	NO	NO
Tak	YES	QMGR	YES	NO
QMGR	YES	QMGR	QMGR	NO
WYŁĄCZONE	NO	NO	NO	NO

MQReconnectTimeout

Limit czasu (w sekundach) ponownego połączenia z klientem. Wartość domyślna to 1800 sekund (30 minut).

Ten atrybut może być odczytywany przez klientów w języku C i niezarządzanych .NET oraz zarządzanych klientów w języku .NET.

Klienci IBM MQ classes for JMS mogą określić limit czasu ponownego nawiązywania połączenia przy użyciu właściwości fabryki połączeń CLIENTRECONNECTTIMEOUT. Wartością domyślną tej właściwości jest 1800 sekund (30 minut).

Klienci IBM MQ classes for XMS .NET mogą określić limit czasu ponownego połączenia przy użyciu następujących właściwości:

- Właściwość fabryki połączeń CLIENTRECONNECTTIMEOUT. Wartością domyślną tej właściwości jest 1800 sekund (30 minut). Ta właściwość jest poprawna tylko dla trybu zarządzanego.
- Właściwość XMSC.WMQ_CLIENT_RECONNECT_TIMEOUT. Wartością domyślną tej właściwości jest 1800 sekund (30 minut). Ta właściwość jest poprawna tylko dla trybu zarządzanego.

ServerConnectionParametry

Parametr `ServerConnection` jest odpowiednikiem zmiennej środowiskowej `MQSERVER` i określa położenie serwera IBM MQ oraz metodę komunikacji, która ma być używana.

Ten atrybut może być odczytywany przez klientów C, niezarządzanych .NET, zarządzanych .NET i zarządzanych XMS .NET .

Atrybut `ServerConnectionParms` definiuje tylko prosty kanał; nie można go użyć do zdefiniowania kanału TLS lub kanału z wyjściami kanału. Jest to łańcuch w formacie `ChannelName/TransportType/ConnectionName`, `ConnectionName` musi być pełną nazwą sieciową. `ChannelName` nie może zawierać znaku ukośnika (`/`), ponieważ ten znak jest używany do oddzielania nazwy kanału, typu transportu i nazwy połączenia.

Jeśli do zdefiniowania kanału klienta używane są parametry `ServerConnection`, używana jest maksymalna długość komunikatu wynosząca 100 MB. Dlatego maksymalna wielkość komunikatu obowiązującą dla kanału jest wartością określoną w kanale `SVRCONN` na serwerze.

Należy zauważyć, że można nawiązać tylko jedno połączenie kanału klienta. Na przykład, jeśli istnieją dwie pozycje:

```
ServerConnectionParms=R1.SVRCONN/TCP/localhost(1963)
ServerConnectionParms=R2.SVRCONN/TCP/localhost(1863)
```

Używana jest tylko druga.

Podaj `ConnectionName` jako rozdzielaną przecinkami listę nazw dla danego typu transportu. Zwykle wymagana jest tylko jedna nazwa. Można podać wiele *nazw hostów*, aby skonfigurować wiele połączeń z tymi samymi właściwościami. Połączenia są próbowane w kolejności, w jakiej zostały określone na liście połączeń, dopóki połączenie nie zostanie pomyślnie nawiązane. Jeśli połączenie nie zostanie pomyślnie nawiązane, klient ponownie rozpocznie przetwarzanie. Listy połączeń są alternatywą dla grup menedżerów kolejek w celu skonfigurowania połączeń dla klientów z możliwością wznawiania połączenia.

Put1DefaultAlwaysSync = NO (wartość domyślna) | YES

Steruje zachowaniem wywołania funkcji `MQPUT1` z opcją `MQPMO_RESPONSE_AS_Q_DEF`.

Ten atrybut może być odczytywany przez klienty C, niezarządzane .NET, IBM MQ classes for Java, IBM MQ classes for JMS, zarządzane .NET i zarządzane XMS .NET .

NO

Jeśli opcja `MQPUT1` jest ustawiona na wartość `MQPMO_SYNCPOINT`, zachowuje się jak `MQPMO_ASYNC_RESPONSE`. Podobnie, jeśli opcja `MQPUT1` jest ustawiona na wartość `MQPMO_NO_SYNCPOINT`, zachowuje się jak `MQPMO_SYNC_RESPONSE`. Jest to wartość domyślna.

YES

Komenda `MQPUT1` zachowuje się tak, jakby ustawiono opcję `MQPMO_SYNC_RESPONSE`, niezależnie od tego, czy ustawiono opcję `MQPMO_SYNCPOINT`, czy `MQPMO_NO_SYNCPOINT`.

PasswordProtection = Compatible|always|opcjonalne

Począwszy od produktu IBM MQ 8.0, umożliwia ustawienie chronionych haseł w strukturze `MQCSP` zamiast używania protokołu TLS.

Ten atrybut może być odczytywany przez klienty C, niezarządzane .NET, IBM MQ classes for Java, IBM MQ classes for JMS, zarządzane .NET i zarządzane XMS .NET .

Zabezpieczenie hasłem `MQCSP` jest przydatne w celach testowych i programistycznych, ponieważ użycie zabezpieczenia hasłem `MQCSP` jest prostsze niż skonfigurowanie szyfrowania TLS, ale nie tak bezpieczne.

Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [Ochrona hasłem MQCSP](#).

Zadania pokrewne

[Łączenie aplikacji MQI produktu IBM MQ z menedżerami kolejek](#)

Sekcja Ścieżka ClientExit w pliku konfiguracyjnym klienta

Użyj sekcji ścieżki ClientExit, aby określić domyślne położenia wyjść kanału na kliencie.

Uwaga: Opis każdego atrybutu w tej sekcji wskazuje, które klienty IBM MQ mogą odczytać ten atrybut. Tabelę podsumowania dla wszystkich sekcji pliku konfiguracyjnego klienta IBM MQ MQI client można znaleźć w temacie [Które atrybuty produktu IBM MQ mogą być czytane przez każdego klienta.](#)

W sekcji ścieżki ClientExit można uwzględnić następujące atrybuty:

ExitsDefaultŚcieżka = *łańcuch*

Określa położenie 32-bitowych wyjść kanału dla klientów.

Ten atrybut może być odczytany przez klienty C, niezarządzane .NET, zarządzane .NET, zarządzane klienty XMS .NET, IBM MQ classes for Java i IBM MQ classes for JMS . Klienty IBM MQ classes for Java i IBM MQ classes for JMS korzystają z tego atrybutu w celu znalezienia 32-bitowych wyjść kanału, które nie są zapisywane w produkcie Java.

ExitsDefaultPath64 = *łańcuch*

Określa położenie 64-bitowego wyjścia kanału dla klientów.

Ten atrybut może być odczytany przez klienty C, niezarządzane .NET, zarządzane .NET, zarządzane klienty XMS .NET, IBM MQ classes for Java i IBM MQ classes for JMS . Klienty IBM MQ classes for Java i IBM MQ classes for JMS korzystają z tego atrybutu w celu znalezienia 64-bitowych wyjść kanału, które nie są zapisywane w produkcie Java.

JavaExitsClassPath = *łańcuch*

Wartości, które mają zostać dodane do ścieżki klasy po uruchomieniu wyjścia produktu Java . Opcja ta jest ignorowana przez wyjścia w dowolnym innym języku.

Ten atrybut może być odczytany przez klienty IBM MQ classes for Java i IBM MQ classes for JMS .

W pliku konfiguracyjnym JMS nazwa ścieżki JavaExitsClass jest podawana w standardowym pliku com.ibm.mq.cfg. Przedrostek i ta pełna nazwa jest również używana w przypadku właściwości systemowej IBM WebSphere MQ 7.0 lub nowszej. W produkcie IBM WebSphere MQ 6.0 ten atrybut został określony przy użyciu właściwości systemowej com.ibm.mq.exitClasspath, która została opisana w pliku readme produktu IBM WebSphere MQ 6.0 . Użycie metody com.ibm.mq.exitClasspath jest nieaktualne. Jeśli występują zarówno elementy JavaExitsClassPath , jak i exitClasspath , to JavaExitsClassPath jest honorowany. Jeśli używana jest tylko składnia exitClasspath , jest ona nadal honorowana w produkcie IBM WebSphere MQ 7.0 lub nowszym.

Sekcja połączenia z plikiem konfiguracyjnym klienta

Aby określić nazwę aplikacji, należy użyć sekcji połączenia.

Uwaga: Opis każdego atrybutu w tej sekcji wskazuje, które klienty IBM MQ mogą odczytać ten atrybut. Tabelę podsumowania dla wszystkich sekcji pliku konfiguracyjnego klienta IBM MQ MQI client można znaleźć w temacie [Które atrybuty produktu IBM MQ mogą być czytane przez każdego klienta.](#)

W sekcji Connection można dołączyć następujący atrybut:

ApplName = *ExampleApplName*

W pliku konfiguracyjnym klienta można podać nazwę aplikacji.

Ten atrybut może być używany przez klienty C i niezarządzane klienty .NET .

Sekcja JMQUI pliku konfiguracyjnego klienta

Sekcja JMQUI służy do określania parametrów konfiguracyjnych interfejsu JMQUI (Message Queuing Interface) produktu Java , które są używane przez IBM MQ classes for Java i IBM MQ classes for JMS.

Uwaga: Opis każdego atrybutu w tej sekcji wskazuje, które klienty IBM MQ mogą odczytać ten atrybut. Tabelę podsumowania dla wszystkich sekcji pliku konfiguracyjnego klienta IBM MQ MQI client można znaleźć w temacie [Które atrybuty produktu IBM MQ mogą być czytane przez każdego klienta.](#)

W sekcji JMQUI można dołączyć następujący atrybut:

useMQCSPauthentication = NO|YES

Określa, czy aplikacje IBM MQ classes for Java i IBM MQ classes for JMS mają korzystać z trybu zgodności lub trybu uwierzytelniania MQCSP podczas uwierzytelniania w menedżerze kolejek.

Ten atrybut może być odczytany przez klienty IBM MQ classes for Java i IBM MQ classes for JMS .

Ten atrybut może mieć następujące wartości:

NO

W przypadku uwierzytelniania w menedżerze kolejek należy użyć trybu zgodności. Jest to wartość domyślna.

YES

W przypadku uwierzytelniania w menedżerze kolejek należy użyć trybu uwierzytelniania MQCSP.

Więcej informacji na temat trybu zgodności i trybu uwierzytelniania MQCSP zawiera sekcja [Uwierzytelnianie połączenia z klientem Java](#).

Sekcje LU62, NETBIOS i SPX pliku konfiguracyjnego klienta

Tylko w systemach Windows : sekcje te służą do określania parametrów konfiguracyjnych dla określonych protokołów sieciowych.

Sekcja LU62

Sekcja LU62 służy do określania parametrów konfiguracyjnych protokołu SNA LU 6.2 . W tej sekcji można umieścić następujące atrybuty:

Library1 = Nazwa DLLName|WCPI32 .

Nazwa biblioteki DLL APPC.

Library2 = Nazwa DLLName|WCPI32 .

Taka sama jak Library1, używana, jeśli kod jest przechowywany w dwóch oddzielnych bibliotekach.

TPName

Nazwa programu TP, który ma zostać uruchomiony w ośrodku zdalnym.

Sekcja NETBIOS

Sekcja NETBIOS służy do określania parametrów konfiguracyjnych protokołu NetBIOS . W tej sekcji można umieścić następujące atrybuty:

AdapterNum = liczba|0

Numer adaptera sieci LAN.

Library1 = nazwa_DLL|NETAPI32

Nazwa biblioteki DLL NetBIOS .

LocalName = nazwa

Nazwa, pod którą ten komputer jest znany w sieci LAN.

Jest to równoważne zmiennej środowiskowej [MQNAME](#) .

NumCmds = liczba|1

Liczba komend do przydzielenia.

NumSess = liczba|1

Liczba sesji do przydzielenia.

Sekcja SPX

Sekcja SPX służy do określania parametrów konfiguracyjnych protokołu SPX. W tej sekcji można umieścić następujące atrybuty:

BoardNum = liczba|0

Numer adaptera LAN.

KeepAlive = YES|NO

Włącz lub wyłącz funkcję KeepAlive .

KeepAlive = YES powoduje, że SPX okresowo sprawdza, czy drugi koniec połączenia jest nadal dostępny. Jeśli nie, kanał zostanie zamknięty.

Library1 = nazwa_DLL|WSOCK32.Biblioteka DLL

Nazwa biblioteki DLL SPX.

Library2 = Nazwa_DLLName|Plik WSOCK32.DLL

Taka sama jak Library1, używana, jeśli kod jest przechowywany w dwóch oddzielnych bibliotekach.

Socket = liczba|5E86

Numer gniazda SPX w notacji szesnastkowej.

 **Sekcja MessageBuffer w pliku konfiguracyjnym klienta**

Sekcja MessageBuffer służy do określania informacji o buforach komunikatów.

Uwaga: Opis każdego atrybutu w tej sekcji wskazuje, które klienty IBM MQ mogą odczytać ten atrybut. Tabelę podsumowania dla wszystkich sekcji pliku konfiguracyjnego klienta IBM MQ MQI client można znaleźć w temacie [Które atrybuty produktu IBM MQ mogą być czytane przez każdego klienta.](#)

W sekcji MessageBuffer można dołączyć następujące atrybuty:

MaximumSize = liczba_całkowita|1

Wielkość (w kilobajtach) buforu odczytu z wyprzedzeniem, z zakresu od 1 do 999 999.

Ten atrybut może być odczytany przez C, niezarządzane klienty .NET, IBM MQ classes for Java, IBM MQ classes for JMS, zarządzane .NETi zarządzane klienty XMS .NET .

Istnieją następujące wartości specjalne:

-1

Klient określa odpowiednią wartość.

0

Odczyt z wyprzedzeniem jest wyłączony dla klienta.

PurgeTime = liczba całkowita|600

Odstęp czasu (w sekundach), po którym komunikaty pozostawione w buforze odczytu z wyprzedzeniem są czyszczone.

Ten atrybut może być odczytany przez C, niezarządzane klienty .NET, IBM MQ classes for Java, IBM MQ classes for JMS, zarządzane .NETi zarządzane klienty XMS .NET .

Jeśli aplikacja kliencka wybiera komunikaty na podstawie wartości MsgId lub CorrelId , możliwe jest, że bufor odczytu z wyprzedzeniem może zawierać komunikaty wysłane do klienta z wcześniej zamówionym identyfikatorem MsgId lub CorrelId. Komunikaty te zostaną następnie uwarstwiane w buforze odczytu z wyprzedzeniem do momentu wydania komendy MQGET z odpowiednim identyfikatorem MsgId lub CorrelId. Komunikaty z buforu odczytu z wyprzedzeniem można usuwać, ustawiając wartość parametru PurgeTime. Wszystkie komunikaty, które pozostały w buforze odczytu z wyprzedzeniem przez dłuższy czas niż okres czyszczenia, są automatycznie czyszczone. Te komunikaty zostały już usunięte z kolejki w menedżerze kolejek, więc jeśli nie są przeglądane, są one tracone.

Poprawny zakres mieści się w zakresie od 1 do 999 999 sekund lub wartość specjalna 0, co oznacza, że czyszczenie nie ma miejsca.

UpdatePercentage = liczba_całkowita|-1

Wartość procentowa aktualizacji, w zakresie od 1 do 100, używana do obliczania wartości progowej w celu określenia, kiedy aplikacja kliencka tworzy nowe żądanie dla serwera. Wartość specjalna -1 wskazuje, że klient określa odpowiednią wartość.

Ten atrybut może być odczytany przez C, niezarządzane klienty .NET, IBM MQ classes for Java, IBM MQ classes for JMS, zarządzane .NETi zarządzane klienty XMS .NET .

Klient okresowo wysyła żądanie do serwera, wskazując ilość danych, które zostały wykorzystane przez aplikację kliencką. Żądanie jest wysyłane, gdy liczba bajtów, n , pobieranych przez klienta za pomocą wywołań MQGET przekracza wartość progową T . Wartość n jest resetowana do zera za każdym razem, gdy do serwera wysyłane jest nowe żądanie.

Wartość progowa T jest obliczana w następujący sposób:

$$T = \text{Upper} - \text{Lower}$$

Górna wartość jest taka sama, jak wielkość buforu odczytu z wyprzedzeniem, określona przez atrybut *MaximumSize* w kilobajtach. Domyślną wartością jest 100 Kb.

Dolna wartość jest niższa niż Górna i jest określona przez atrybut *UpdatePercentage*. Ten atrybut jest liczbą z zakresu od 1 do 100 i ma wartość domyślną równą 20. Dolna wartość jest obliczana w następujący sposób:

$$\text{Lower} = \text{Upper} \times \text{UpdatePercentage} / 100$$

Przykład 1:

Atrybuty *MaximumSize* i *UpdatePercentage* przyjmują wartości domyślne o wartości 100 Kb i 20 Kb.

Klient wywołuje komendę MQGET w celu pobrania komunikatu i robi to wielokrotnie. Proces ten jest kontynuowany do momentu zużytego przez komendę MQGET w n

Korzystanie z obliczeń

$$T = \text{Upper} - \text{Lower}$$

T jest $(100-20) = 80$ Kb.

Tak więc, gdy wywołania MQGET usuną 80 Kb z kolejki, klient automatycznie tworzy nowe żądanie.

Przykład 2:

Atrybuty *MaximumSize* mają wartość domyślną równą 100 Kb, a dla opcji *UpdatePercentage* wybrana jest wartość 40.

Klient wywołuje komendę MQGET w celu pobrania komunikatu i robi to wielokrotnie. Proces ten jest kontynuowany do momentu zużytego przez komendę MQGET w n

Korzystanie z obliczeń

$$T = \text{Upper} - \text{Lower}$$

T jest $(100-40) = 60$ Kb

Tak więc, gdy wywołania MQGET usuną 60 Kb z kolejki, klient automatycznie tworzy nowe żądanie. Jest to prędzej niż w przykładzie 1, gdzie użyte zostały wartości domyślne.

Dlatego wybranie większej wartości progowej T powoduje zmniejszenie częstotliwości wysyłania żądań z klienta do serwera. Z kolei wybranie mniejszej wartości progowej T powoduje zwiększenie częstotliwości żądań wysyłanych z klienta do serwera.

Jednak wybranie dużej wartości progowej T może oznaczać, że zwiększenie wydajności odczytu z wyprzedzeniem jest zmniejszone, ponieważ prawdopodobieństwo, że bufor odczytu z wyprzedzeniem staje się pusty, może się zwiększyć. W takim przypadku może być konieczne wstrzymanie wywołania MQGET, oczekiwanie na przybycie danych z serwera.

Multi

Sekcja PreConnect w pliku konfiguracyjnym klienta

Użyj sekcji PreConnect, aby skonfigurować wyjście programu PreConnect w pliku `mqclient.ini`.

Uwaga: Opis każdego atrybutu w tej sekcji wskazuje, które klienty IBM MQ mogą odczytać ten atrybut. Tabelę podsumowania dla wszystkich sekcji pliku konfiguracyjnego klienta IBM MQ MQI client można znaleźć w temacie [Które atrybuty produktu IBM MQ mogą być czytane przez każdego klienta](#).

W sekcji PreConnect można dołączyć następujące atrybuty:

Data = dane_użytkownika

Ten atrybut określa dane użytkownika, które są przekazywane do wyjścia wstępnego połączenia. Dane przekazywane do wyjścia wstępnego połączenia są specyficzne dla implementacji wyjścia wstępnego połączenia, które są używane, oraz danych, które oczekują na przekazanie.

Ten atrybut może być odczytany przez C i niezarządzanych klientów .NET .

Na przykład ten atrybut może być używany do określenia adresu URL repozytorium, w którym przechowywane są definicje połączeń, na przykład podczas korzystania z serwera LDAP:

```
Data = ldap://myLDAPServer.com:389/cn=wmq,ou=ibm,ou=com
```

Funkcja = myFunc

Nazwa punktu wejścia funkcjonalnego w bibliotece, w której znajduje się kod wyjścia PreConnect .

Ten atrybut może być odczytany przez C i niezarządzanych klientów .NET .

Definicja funkcji jest zgodna z prototypem wyjścia PreConnect ([MQ_PRECONNECT_EXIT](#)).

Maksymalna długość tego pola to MQ_EXIT_NAME_LENGTH.

Moduł = myMod

Nazwa modułu zawierającego kod wyjścia API.

Ten atrybut może być odczytany przez C i niezarządzanych klientów .NET .

Jeśli w tym polu znajduje się pełna nazwa ścieżki modułu, jest ona używana w takiej postaci.

Sequence = numer_sekwencji_sekwencji

Sekwencja, w której to wyjście jest wywoływane w stosunku do innych wyjść. Wyjście z niskim numerem kolejnym jest wywoływane przed wyjściem z wyższym numerem kolejnym. Nie ma potrzeby, aby numeracja sekwencji wyjść była ciągła; sekwencja 1, 2, 3 ma ten sam wynik co sekwencja 7, 42, 1096. Ten atrybut jest niepodpisaną wartością liczbową.

Ten atrybut może być odczytany przez C i niezarządzanych klientów .NET .

W pliku mqclient.ini można zdefiniować wiele sekcji PreConnect . Kolejność przetwarzania każdego wyjścia jest określana przez atrybut sekwencji sekcji.

Zadania pokrewne

[Odwołanie do definicji połączenia przy użyciu wyjścia wstępnego z połączeniem z repozytorium](#)

Multi

Sekcja zabezpieczeń pliku konfiguracyjnego klienta

Sekcja Security służy do wyłączenia lub włączania produktu AMS w przypadku połączeń klienckich z menedżerem kolejek.

Uwaga: Opis każdego atrybutu w tej sekcji wskazuje, które klienty IBM MQ mogą odczytać ten atrybut. Tabelę podsumowania dla wszystkich sekcji pliku konfiguracyjnego klienta IBM MQ MQI client można znaleźć w temacie [Które atrybuty produktu IBM MQ mogą być czytane przez każdego klienta](#).

W sekcji Security można dołączyć następujący atrybut:

DisableClientAMS = NO|YES

Atrybut DisableClientAMS umożliwia wyłączenie IBM MQ Advanced Message Security (AMS), jeśli do nawiązywania połączenia z menedżerem kolejek z wcześniejszej wersji produktu używany jest klient IBM WebSphere MQ 7.5 lub nowszy, a zgłaszany jest błąd 2085 (MQRC_UNKNOWN_OBJECT_NAME) .

From IBM WebSphere MQ 7.5, IBM MQ Advanced Message Security (AMS) is automatically enabled in an IBM MQ client and so, by default, the client tries to check the security policies for objects at the queue manager. Jednak serwery we wcześniejszych wersjach produktu, na przykład

IBM WebSphere MQ 7.1, nie mają włączonej opcji AMS , a powoduje to zgłoszenie błędu 2085 (MQRC_UNKNOWN_OBJECT_NAME) .

W poniższych przykładach przedstawiono sposób korzystania z atrybutu DisableClientAMS :

- Aby wyłączyć produkt AMS:

```
Security:  
DisableClientAMS=Yes
```

- Aby włączyć funkcję AMS:

```
Security:  
DisableClientAMS=No
```

Ten atrybut może być odczytany przez klienty C, IBM MQ classes for Java i IBM MQ classes for JMS .

Zadania pokrewne

[Wyłączanie zaawansowanych zabezpieczeń komunikatów na kliencie](#)

Multi

Sekcja SSL pliku konfiguracyjnego klienta

Sekcja SSL służy do określania informacji o korzystaniu z protokołu TLS.

Uwaga: Opis każdego atrybutu w tej sekcji wskazuje, które klienty IBM MQ mogą odczytać ten atrybut. Tabelę podsumowania dla wszystkich sekcji pliku konfiguracyjnego klienta IBM MQ MQI client można znaleźć w temacie [Które atrybuty produktu IBM MQ mogą być czytane przez każdego klienta.](#)

W sekcji SSL można umieścić następujące atrybuty:

AllowOutboundSNI = YES (wartość domyślna) | NIE

Jeśli ta opcja jest włączona, klienci z obsługą SNI podczas inicjowania połączenia TLS ustawią SNI na nazwę kanału docelowego IBM MQ w systemie zdalnym. Jeśli ten atrybut jest ustawiony na wartość NO, klienci z obsługą SNI nie ustawią nagłówka SNI, co spowoduje, że żądania połączeń wychodzących będą odbierać domyślny certyfikat menedżera kolejek zdalnych podczas uzgadniania TLS, dlatego nie można używać certyfikatów dla kanału.

Ten atrybut może być odczytywany przez klienty .NET w języku C i niezarządzone.

ULW

V 9.1.4

AllowTLSV13 = Y | YES | T | TRUE | N | NO | F | FALSE

Określa, czy menedżer kolejek może używać protokołu TLS 1.3 CipherSpecs (patrz sekcja [Włączanie specyfikacji szyfrowania CipherSpecs](#)).

Ten atrybut może być odczytywany przez klienty C/C + .

Możliwe są następujące wartości tego atrybutu:

- Y (wartość domyślna), YES (wartość domyślna), T (wartość domyślna) lub TRUE (wartość domyślna): włącza protokół TLS 1.3 , który umożliwia menedżerowi kolejek używanie protokołu TLS 1.3 CipherSpecs.
- N, NO, F lub FALSE: wyłącza protokół TLS 1.3, co oznacza, że menedżer kolejek nie może używać CipherSpecs protokołu TLS 1.3 .

Uwaga: Jeśli używany jest klient MQI, to wartość parametru **AllowTLSV13** jest wnioskowana, chyba że jest ona jawnie określona w sekcji SSL pliku `mqclient.ini` używanego przez aplikację. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [IBM MQ MQI client and TLS 1.3.](#)

CDPCheckExtensions = YES|NO (wartość domyślna)

Parametr CDPCheckExtensions określa, czy kanały TLS w tym menedżerze kolejek próbują sprawdzić serwery CDP wymienione w rozszerzeniach certyfikatu punktu CrlDistribution.

Ten atrybut może być odczytywany przez klienty .NET w języku C i niezarządzone.

Możliwe są następujące wartości tego atrybutu:

- YES (wartość domyślna): kanały TLS próbują sprawdzić serwery CDP w celu określenia, czy certyfikat cyfrowy został unieważniony.
- NIE: kanały TLS nie próbują sprawdzać serwerów CDP. Jest to wartość domyślna.

CertificateLabel = *łańcuch*

Etykieta certyfikatu definicji kanału.

Ten atrybut może być odczytywany przez klienty .NET w języku C i niezarządzane.

Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [Etykieta certyfikatu \(CERTLABL\)](#) .

CertificateValPolicy = *łańcuch*

Określa typ używanego sprawdzania poprawności certyfikatu.

Ten atrybut może być odczytywany przez klienty .NET w języku C i niezarządzane.

Możliwe są następujące wartości tego atrybutu:

ANY

Użyj dowolnej strategii sprawdzania poprawności certyfikatów obsługiwanej przez bazową bibliotekę bezpiecznych gniazd. Jest to ustawienie domyślne.

RFC5280

Należy używać tylko sprawdzania poprawności certyfikatu zgodnego ze standardem RFC 5280.

ClientRevocationChecks = WYMAGANE|OPCJONALNE|WYŁĄCZONE

Określa sposób konfigurowania sprawdzania odwołań certyfikatów, jeśli połączenie klienta używa kanału TLS. Patrz także [OCSPAuthentication](#).

Ten atrybut może być odczytywany przez klienty .NET w języku C i niezarządzane.

Możliwe są następujące wartości tego atrybutu:

WYMAGANE (wartość domyślna)

Próbuje załadować konfigurację odwołań certyfikatów z tabeli definicji kanału klienta i wykonać sprawdzanie odwołań zgodnie z konfiguracją. Jeśli nie można otworzyć pliku CCDT lub nie można sprawdzić poprawności certyfikatu (ponieważ na przykład nie jest dostępny serwer OCSP lub CRL), wywołanie MQCONN nie powiedzie się. Sprawdzanie odwołań nie jest wykonywane, jeśli tabela CCDT nie zawiera konfiguracji odwołań, ale nie powoduje to niepowodzenia kanału.

Windows W systemach Windows do sprawdzania odwołań CRL można również użyć usługi Active Directory . Nie można używać usługi Active Directory do sprawdzania odwołań OCSP.

Jeśli używana jest komenda MQSCO lub CCDT, połączenie powiedzie się. Jeśli nie ma pliku CCDT, a ponadto nie podano opcji MQSCO, połączenie kończy się niepowodzeniem z kodem przyczyny 2059, a w dzienniku błędów wyświetlany jest komunikat AMQ9518E: Plik/var/mqm/AMQCLCHL.TAB' nie znaleziono.

opcjonalne

Podobnie jak w przypadku ustawienia REQUIRED, ale jeśli nie można załadować konfiguracji odwołań certyfikatów, działanie kanału nie zakończy się niepowodzeniem.

WYŁĄCZONE

Nie jest podejmowana próba załadowania konfiguracji odwołań certyfikatów z tabeli definicji kanału klienta i nie jest wykonywane sprawdzanie odwołań certyfikatów.

Uwaga: Jeśli używane jest wywołanie MQCONN, a nie MQCONN, można podać rekordy informacji uwierzytelniających (MQAIR) za pośrednictwem MQSCO. Domyślne działanie komendy MQCONN nie kończy się więc niepowodzeniem, jeśli nie można otworzyć pliku CCDT, ale założono, że dostarczono plik MQAIR (nawet jeśli nie wybrano tej opcji).

EncryptionPolicySuiteB = *łańcuch*

Określa, czy kanał używa kryptografii zgodnej ze standardem Suite-B i jaki poziom siły ma być używany.

Ten atrybut może być odczytywany przez klienty .NET w języku C i niezarządzane.

Możliwe są następujące wartości tego atrybutu:

BRAK

Szyfrowanie zgodne z Suite-B nie jest używane. Jest to ustawienie domyślne.

128_BIT,192_BIT

Ustawia poziom bezpieczeństwa zarówno na poziomie 128-bitowym, jak i 192-bitowym.

128_BIT

Ustawia poziom bezpieczeństwa na poziom 128-bitowy.

192_BIT

Ustawia poziom bezpieczeństwa na poziomie 192-bitowym.

ULW **V 9.1.4** **MinimumRSAKeySize=int**

Określa minimalną wielkość klucza, jaką muszą mieć certyfikaty RSA, aby mogły zostać zaakceptowane. Zezwala na dowolną wartość równą 0 lub większą. Jeśli nie określono wartości, wartością domyślną jest 1.

Ten atrybut może być odczytywany przez klienty C/C + +.

OCSPAuthentication = OPCJONALNE|WYMAGANE|OSTRZEŻENIE

Definiuje zachowanie IBM MQ , gdy protokół OCSP jest włączony i sprawdzenie odwołania OCSP nie może określić statusu odwołania certyfikatu. Patrz także **ClientRevocationChecks**.

Ten atrybut może być odczytywany przez klienty .NET w języku C i niezarządzane.

Możliwe są następujące wartości tego atrybutu:

opcjonalne

Każdy certyfikat o statusie odwołania, którego nie można określić za pomocą sprawdzania OCSP, jest akceptowany i nie jest generowany żaden komunikat ostrzegawczy ani komunikat o błędzie. Połączenie SSL lub TLS jest kontynuowane tak, jakby nie zostało wykonane żadne sprawdzenie odwołania.

WYMAGANE

Sprawdzanie protokołu OCSP musi dawać ostateczny wynik odwołania dla każdego sprawdzanego certyfikatu SSL lub TLS. Każdy certyfikat SSL lub TLS ze statusem odwołania, który nie może zostać zweryfikowany, jest odrzucany z komunikatem o błędzie. Jeśli komunikaty zdarzeń SSL menedżera kolejek są włączone, generowany jest komunikat MQRQ_CHANNEL_SSL_ERROR z parametrem ReasonQualifier o wartości MQRQ_SSL_HANDSHAKE_ERROR. Połączenie jest zamknięte.

Jest to wartość domyślna.

WARN

Ostrzeżenie jest zgłaszane w dziennikach błędów menedżera kolejek, jeśli sprawdzenie odwołania OCSP nie może określić statusu odwołania żadnego certyfikatu SSL lub TLS. Jeśli komunikaty zdarzeń SSL menedżera kolejek są włączone, generowany jest komunikat MQRQ_CHANNEL_SSL_WARNING i ReasonQualifier o wartości MQRQ_SSL_UNKNOWN_REVOCATION. Połączenie może być kontynuowane.

OCSPCheckExtensions = YES|NO

Określa, czy program IBM MQ działa na rozszerzeniach certyfikatu programu AuthorityInfoAccess.

Ten atrybut może być odczytywany przez klienty .NET w języku C i niezarządzane.

Jeśli wartość jest ustawiona na NO, produkt IBM MQ ignoruje rozszerzenia certyfikatu dostępu AuthorityInfoAccess nie podejmuje próby sprawdzenia zabezpieczeń OCSP. Wartość domyślna to YES.

V 9.1.5 **ULW** **OCSPTimeout = liczba**

Liczba sekund oczekiwania na program odpowiadający OCSP podczas sprawdzania odwołania.

Ten atrybut może być odczytywany przez klienty .NET w języku C i niezarządzane.

Jeśli nie ustawiono żadnej wartości, zostanie użyta wartość domyślna IBM MQ wynosząca 30 sekund.

SSLCryptoHardware = łańcuch

Ustawia łańcuch parametrów wymagany do skonfigurowania sprzętu szyfrującego PKCS #11 w systemie.

Ten atrybut może być odczytywany przez klienty .NET w języku C i niezarządzone.

Podaj łańcuch w następującym formacie: *GSK_PKCS11 = driver path and filename;token label;token password;symmetric cipher setting;*

Na przykład: *GSK_PKCS11=/usr/lib/pkcs11/PKCS11_API.so;tokenlabel;passw0rd;SYMMETRIC_CIPHER_ON*

Ścieżka sterownika jest pełną ścieżką do biblioteki współużytkowanej zapewniającej obsługę karty PKCS #11. Nazwa pliku sterownika jest nazwą biblioteki współużytkowanej. Przykładowa wartość wymagana dla ścieżki i nazwy pliku sterownika PKCS #11 to */usr/lib/pkcs11/PKCS11_API.so*. Aby uzyskać dostęp do symetrycznych operacji szyfru za pośrednictwem pakietu GSKit, należy podać parametr ustawienia szyfru symetrycznego. Wartością tego parametru jest:



SYMMETRIC_CIPHER_OFF,

Brak dostępu do symetrycznych operacji szyfrowania. Jest to ustawienie domyślne.

SYMMETRIC_CIPHER_ON,

Dostęp do symetrycznych operacji szyfrowania.

Maksymalna długość łańcucha wynosi 256 znaków. Wartość domyślna jest pusta. Jeśli zostanie podany łańcuch w niepoprawnym formacie, zostanie wygenerowany błąd.

  Przy podawaniu różnych komponentów łańcucha należy zmienić znaczenie znaków średnika przy użyciu znaku ukośnika odwrotnego, ponieważ znak średnika jest traktowany jako komentarz. Na przykład: `'\ ;'`

SSLFipsRequired = TAK|NIE

Określa, czy mają być używane tylko algorytmy z certyfikatem FIPS, jeśli szyfrowanie jest przeprowadzane w produkcie IBM MQ.



Ten atrybut może być odczytywany przez klienta C i niezarządzanych klientów .NET .

Jeśli sprzęt szyfrujący jest skonfigurowany, używane są moduły szyfrujące udostępniane przez produkt sprzętowy. Mogą one, ale nie muszą, mieć certyfikat FIPS na określonym poziomie, w zależności od używanego produktu sprzętowego.

SSLHTTPProxyName = łańcuch

łańcuch jest nazwą hosta lub adresem sieciowym serwera proxy HTTP , który ma być używany przez pakiet GSKit na potrzeby sprawdzania protokołu OCSP. Po tym adresie można podać opcjonalny numer portu ujęty w nawiasy. Jeśli nie zostanie określony numer portu, będzie używany domyślny port o numerze 80.

Ten atrybut może być odczytywany przez klienta C i niezarządzanych klientów .NET .

  W systemie na platformie Sun Solaris SPARC oraz w przypadku 32-bitowych klientów dla systemu w systemie AIX adres sieciowy może być tylko adresem IPv4 .

Na innych platformach adres sieciowy może być adresem IPv4 lub IPv6 .

Ten atrybut może być niezbędny, jeśli na przykład firewall uniemożliwia dostęp do URL programu odpowiadającego OCSP.

V 9.1.5 U1W SSLHTTPConnectTimeout = liczba|0

Liczba sekund oczekiwania na pomyślne nawiązanie połączenia sieciowego z serwerem HTTP podczas sprawdzania odwołania.

Ten atrybut może być odczytywany przez klienty .NET w języku C i niezarządzone.

Jeśli nie jest ustawiona żadna wartość, używana jest wartość domyślna IBM MQ wynosząca 0 (wyłączone).

SSLKeyRepository = ścieżka

Położenie repozytorium kluczy przechowującego certyfikat cyfrowy użytkownika w formacie rdzenia. Oznacza to, że zawiera pełną ścieżkę i nazwę pliku bez rozszerzenia.

Ten atrybut może być odczytywany przez klienta C i niezarządzanych klientów .NET .

SSLKeyResetLiczb = liczba_całkowita|0

Liczba niezaszyfrowanych bajtów wysłanych i odebranych w kanale TLS przed renegocjacją klucza tajnego.

Ten atrybut może być odczytywany przez klienta C i niezarządzanych klientów .NET .

Wartość musi być z zakresu od 0 do 999999999.

Wartością domyślną jest 0, co oznacza, że klucze tajne nigdy nie są renegocjowane.

Jeśli zostanie podana wartość z zakresu od 1 do 32768, kanały TLS używają licznika resetowania tajnego klucza 32768 (32Kb). Ma to na celu uniknięcie nadmiernej liczby operacji resetowania klucza, które miałyby miejsce w przypadku wartości resetowania małego klucza tajnego.

Multi Sekcja TCP pliku konfiguracyjnego klienta

Użyj sekcji TCP, aby określić parametry konfiguracyjne protokołu sieciowego TCP.

Uwaga: Opis każdego atrybutu w tej sekcji wskazuje, które klienty IBM MQ mogą odczytać ten atrybut. Tabelę podsumowania dla wszystkich sekcji pliku konfiguracyjnego klienta IBM MQ MQI client można znaleźć w temacie Które atrybuty produktu IBM MQ mogą być czytane przez każdego klienta.

W sekcji TCP można dołączyć następujące atrybuty:

CIntRcvBuffSize = liczba|0

Wielkość (w bajtach) buforu odbiorczego TCP/IP używanego przez klienta do końca kanału połączenia z serwerem połączenia klienckiego.

Ten atrybut może być odczytany przez C, niezarządzane klienty .NET, IBM MQ classes for Java, IBM MQ classes for JMS, zarządzane .NETi zarządzane klienty XMS .NET .

Wartość zero wskazuje, że system operacyjny będzie zarządzać wielkościami buforów, w przeciwieństwie do wielkości buforów, które są ustalane przez program IBM MQ. Jeśli wartość jest ustawiona na zero, używane są wartości domyślne systemu operacyjnego. Jeśli nie zostanie ustawiona żadna wartość, zostanie użyta wartość domyślna IBM MQ (32768).

CIntSndBuffSize = liczba|0

Wielkość (w bajtach) buforu wysyłania TCP/IP używanego przez klienta do końca kanału połączenia z serwerem połączenia klienckiego.

Ten atrybut może być odczytany przez C, niezarządzane klienty .NET, IBM MQ classes for Java, IBM MQ classes for JMS, zarządzane .NETi zarządzane klienty XMS .NET .

Wartość zero wskazuje, że system operacyjny będzie zarządzać wielkościami buforów, w przeciwieństwie do wielkości buforów, które są ustalane przez program IBM MQ. Jeśli wartość jest ustawiona na zero, używane są wartości domyślne systemu operacyjnego. Jeśli nie zostanie ustawiona żadna wartość, zostanie użyta wartość domyślna IBM MQ (32768).

Connect_Timeout = liczba

Liczba sekund przed próbą połączenia limitu czasu gniazda. Wartość domyślna zerowa oznacza, że nie ma limitu czasu połączenia.

Ten atrybut może być odczytany przez klienty C, .NET, IBM MQ classes for Java i IBM MQ classes for JMS .

Procesy kanału IBM MQ łączą się za pomocą gniazd nieblokujących. Oznacza to, że jeśli drugi koniec gniazda nie jest gotowy, connect () zwraca natychmiast wartość *EINPROGRESS* lub *EWOULDBLOCK*. Po tym czasie zostanie podjęta próba ponownego nawiązania połączenia, aż do łącznej liczby 20 takich prób, gdy zgłaszany jest błąd komunikacji.

Jeśli wartość `Connect_Timeout` jest ustawiona na wartość niezerową, program IBM MQ czeka przez określony czas w wywołaniu `select ()`, aby gniazdo było gotowe. Zwiększa to szanse na powodzenie kolejnego wywołania `connect ()`. Ta opcja może być korzystna w sytuacjach, gdy połączenia wymagałyby pewnego okresu oczekiwania z powodu dużego obciążenia sieci.

Nie ma relacji między parametrami `Connect_Timeout`, `ClntSndBuffSize` i `ClntRcvBuffSize`.

IPAddressVersion = MQIPADDR_IPV4|MQIPADDR_IPV6

Określa, który protokół IP ma być używany dla połączenia kanału.

Ten atrybut może być odczytany przez klienty C, niezarządzane .NET, zarządzane .NET i zarządzane klienty XMS .NET.

Ma ona możliwe wartości łańcuchowe `MQIPADDR_IPV4` lub `MQIPADDR_IPV6`. Wartości te mają takie same znaczenia, jak `IPV4` i `IPV6` w podręczniku **ALTER QMGR IPADDRV**.

KeepAlive = TAK|NIE

Włącz lub wyłącz funkcję `KeepAlive`. `KeepAlive=YES` powoduje, że protokół TCP/IP okresowo sprawdza, czy drugi koniec połączenia jest nadal dostępny. Jeśli tak nie jest, kanał jest zamknięty.

Ten atrybut może być odczytany przez C, niezarządzane klienty .NET, IBM MQ classes for Java, IBM MQ classes for JMS, zarządzane .NET i zarządzane klienty XMS .NET.

Windows Library1 = nazwa_DLL_DLL|WSOCK32

(Tylko system Windows) Nazwa biblioteki DLL gniazd TCP/IP.

Ten atrybut może być odczytany przez C i niezarządzanych klientów .NET.

Multi Plik konfiguracyjny śledzenia aktywności, mqat.ini

Plik konfiguracyjny śledzenia aktywności, `mqat.ini`, jest używany do konfigurowania zachowania śledzenia aktywności. Ten plik służy do definiowania poziomu i częstotliwości raportowania danych śledzenia aktywności. Plik ten udostępnia również sposób definiowania reguł włączania i wyłączenia śledzenia aktywności na podstawie nazwy aplikacji.

Plik `mqat.ini` ma ten sam format par klucz sekcji i parametr-wartość, co pliki `mqc.ini` i `qm.ini`. Plik ten składa się z pojedynczej sekcji, `AllActivityTrace`, która służy do konfigurowania poziomu i częstotliwości raportowania danych śledzenia aktywności domyślnie dla wszystkich danych śledzenia aktywności. Plik może również zawierać wiele sekcji `ApplicationTrace`. Każda z tych sekcji definiuje regułę zachowania śledzenia dla jednego lub większej liczby połączeń na podstawie zgodności nazw aplikacji połączeń z regułą. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [Śledzenie aktywności aplikacji](#) oraz sekcja [Konfigurowanie zachowania śledzenia aktywności przy użyciu produktu mqat.ini](#).

Menedżer kolejek stosuje szereg reguł w celu określenia, które ustawienia sekcji mają być używane dla połączenia. Opcjonalnie można przestonić globalne ustawienia poziomu śledzenia i częstotliwości w sekcji śledzenia `AllActivity` dla połączeń zgodnych z sekcją `ApplicationTrace`. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [Konfigurowanie zachowania śledzenia aktywności przy użyciu produktu mqat.ini](#).

Położenia katalogów

IBM i **Linux** **UNIX** W systemach UNIX and Linux i IBM i plik `mqat.ini` znajduje się w katalogu danych menedżera kolejek, który jest taki sam jak plik `qm.ini`.

Windows W systemach Windows plik `mqat.ini` znajduje się w katalogu danych menedżera kolejek `C:\Program Files\IBM\WebSphere MQ\qmgrs\queue_manager_name`. Użytkownicy uruchamiający aplikacje, które mają być śledzone, muszą mieć uprawnienia do odczytu tego pliku.

Multi AllActivitySekcja Trace pliku mqat.ini

Sekcja śledzenia `AllActivity` w pliku konfiguracyjnym `mqat.ini` określa parametry używane do konfigurowania poziomów śledzenia dla menedżera kolejek.

Pojedyncza sekcja śledzenia AllActivity definiuje ustawienia śledzenia aktywności, które są stosowane do wszystkich połączeń IBM MQ, chyba że zostanie przesłonięte.

Poszczególne wartości w sekcji śledzenia AllActivity mogą zostać przesłonięte przez bardziej szczegółowe informacje w sekcji [ApplicationTrace](#).

Jeśli określono więcej niż jedną sekcję śledzenia AllActivity, używane są wartości z ostatniej sekcji. Parametry brakujące w wybranym śledzeniu AllActivity przyjmują wartości domyślne. Parametry i wartości z poprzednich sekcji śledzenia AllActivity są ignorowane.

ActivityInterval

Odstęp czasu (w sekundach) między komunikatami śledzenia. Funkcja śledzenia aktywności nie używa wątku licznika czasu, dlatego komunikat śledzenia nie jest zapisywany dokładnie w momencie, w którym upływa czas. Jest on zapisywany, gdy pierwsza operacja MQI zostanie wykonana po upływie przedziału czasu. Jeśli ta wartość jest równa 0, komunikat śledzenia jest zapisywany po rozłączeniu połączenia (lub po osiągnięciu liczby działań). Wartością domyślną jest 1.

ActivityCount

Liczba operacji MQI między komunikatami śledzenia. Jeśli ta wartość jest równa 0, komunikat śledzenia jest zapisywany po rozłączeniu połączenia (lub po upływie okresu aktywności). Wartością domyślną jest 100.

TraceLevel

Ilość szczegółów parametrów śledzonych dla każdej operacji. Opis poszczególnych operacji określa, które parametry są uwzględniane dla każdego poziomu śledzenia. Ustaw wartość LOW (niski), MEDIUM (średni) lub HIGH (wysoki). Wartością domyślną jest MEDIUM.

Dane komunikatu TraceMessage

Ilość danych komunikatu, które są śledzone w bajtach dla operacji MQGET, MQPUT, MQPUT1 i operacji wywołania zwrotnego. Wartością domyślną jest 0.

StopOnGetTraceKomunikat

Może mieć wartość ON lub OFF. Wartością domyślną jest ON.

SubscriptionDelivery

Może mieć wartość BATCHED lub IMMEDIATE. Określa, czy parametry **ActivityInterval** i **ActivityCount** mają być używane, gdy istnieje co najmniej jedna subskrypcja śledzenia działania. Ustawienie tego parametru na wartość IMMEDIATE powoduje przesłonięcie wartości **ActivityInterval** i **ActivityCount** efektywnymi wartościami 1, jeśli dane śledzenia mają zgodną subskrypcję. Każdy rekord śledzenia działania nie jest wsadowy do innych rekordów z tego samego połączenia i jest dostarczany do subskrypcji natychmiast bez opóźnienia. Ustawienie IMMEDIATE zwiększa narzut wydajności związany z gromadzeniem danych śledzenia aktywności. Ustawieniem domyślnym jest BATCHED.

Zadania pokrewne

[Konfigurowanie zachowania śledzenia aktywności przy użyciu pliku mqat.ini](#)



Sekcja ApplicationTrace w pliku mqat.ini

Plik konfiguracyjny mqat.ini może zawierać wiele sekcji ApplicationTrace. Każda z tych sekcji definiuje regułę zachowania śledzenia dla jednego lub większej liczby połączeń w oparciu o zgodność nazwy aplikacji połączeń z regułą.

W sekcji ApplicationTrace można ustawić następujące wartości:

Śledzenie

Przełącznik śledzenia aktywności, który może być ustawiony na ON lub OFF. Parametr **Trace** jest parametrem wymaganym bez wartości domyślnej. Można go użyć w sekcji specyficznej dla aplikacji do określenia, czy śledzenie aktywności jest aktywne dla zasięgu bieżącej sekcji aplikacji. Należy zauważyć, że ta wartość nadpisuje ustawienia **ACTVTRC** i **ACTVCONO** dla menedżera kolejek.

AppName

Parametr **AppName** jest określony jako łańcuch znaków i jest wymagany bez wartości domyślnej. Ta wartość jest używana do określenia aplikacji, do których ma zastosowanie sekcja ApplicationTrace. Jest on dopasowywany do wartości **AppName** ze struktury kontekstu wyjścia funkcji API

(równoważnej strukturze MQMD.PutAppName). Zawartość pola **AppName** różni się w zależności od środowiska aplikacji.

W przypadku wersji wieloplatformowych tylko część MQAXC.AppName jest dopasowywana do wartości w sekcji. Znaki znajdujące się po lewej stronie separatora ścieżki po prawej stronie są ignorowane podczas porównywania.

Na końcu wartości **AppName** można użyć pojedynczego znaku wieloznacznego (*), aby dopasować dowolną liczbę znaków po tym punkcie. Jeśli wartość **AppName** jest ustawiona na pojedynczy znak wieloznacznym (*), wartość **AppName** jest zgodna ze wszystkimi aplikacjami.

IBM i **AppFunction**

Parametr **AppFunction** jest określony jako łańcuch znaków. Wartością domyślną jest *. Wartość tego parametru jest używana do kwalifikowania aplikacji, do których ma zastosowanie sekcja ApplicationTrace i wartość **AppName**.

Ta sekcja jest opcjonalna i jest poprawna tylko w przypadku menedżerów kolejek systemu IBM i. Pojedynczy znak wieloznacznym (*) może być używany na końcu wartości **AppName** w celu dopasowania do dowolnej liczby znaków. Na przykład sekcja ApplicationTrace określająca **AppName** = * i **AppFunction** = AMQSPUTO dotyczy wszystkich wywołań programu AMQSPUTO z dowolnego zadania.

AppClass

Parametr **AppClass** definiuje klasę aplikacji i może być ustawiony na następujące wartości:

- UŻYTKOWNIK
- MCA
- ALL (jest to wartość domyślna)

Wyjaśnienie sposobu, w jaki wartości **AppType** odpowiadają połączeniom IBM MQ, zawiera [Tabela 3](#) w sekcji [Konfigurowanie zachowania śledzenia działania za pomocą pliku mqat.ini](#).

Opcjonalnie ustawienia globalnego poziomu śledzenia i częstotliwości w sekcji śledzenia AllActivity mogą zostać przestonięte dla połączeń zgodnych z sekcją ApplicationTrace.

W sekcji ApplicationTrace można ustawić następujące parametry. Jeśli nie są ustawione, wartość jest dziedziczona z ustawień sekcji śledzenia [AllActivity](#):

ActivityInterval

Odstęp czasu (w sekundach) między komunikatami śledzenia. Funkcja śledzenia aktywności nie używa wątku licznika czasu, dlatego komunikat śledzenia nie jest zapisywany dokładnie w momencie, w którym upływa czas. Jest on zapisywany, gdy pierwsza operacja MQI zostanie wykonana po upływie przedziału czasu. Jeśli ta wartość jest równa 0, komunikat śledzenia jest zapisywany po rozłączeniu połączenia (lub po osiągnięciu liczby działań). Wartością domyślną jest 1.

ActivityCount

Liczba operacji MQI między komunikatami śledzenia. Jeśli ta wartość jest równa 0, komunikat śledzenia jest zapisywany po rozłączeniu połączenia (lub po upływie okresu aktywności). Wartością domyślną jest 100.

TraceLevel

Ilość szczegółów parametrów śledzonych dla każdej operacji. Opis poszczególnych operacji określa, które parametry są uwzględniane dla każdego poziomu śledzenia. Ustaw wartość LOW(niski), MEDIUM(średni) lub HIGH(wysoki). Wartością domyślną jest MEDIUM.

Dane komunikatu TraceMessage

Ilość danych komunikatu, które są śledzone w bajtach dla operacji MQGET, MQPUT, MQPUT1 i operacji wywołania zwrotnego. Wartością domyślną jest 0.

StopOnGetTraceKomunikat

Może mieć wartość ON lub OFF. Wartością domyślną jest ON.

Zadania pokrewne

[Konfigurowanie zachowania śledzenia aktywności przy użyciu pliku mqat.ini](#)

Konfigurowanie rozproszonego kolejkowania



Ta sekcja zawiera bardziej szczegółowe informacje na temat komunikacji między instalacjami produktu IBM MQ , w tym definicją kolejki, definicją kanału, wyzwalaniem i procedurami punktów synchronizacji.

Zanim rozpoczniesz

Przed zapoznaniem się z tą sekcją pomocne jest zapoznanie się z kanałami, kolejkami i innymi pojęciami wprowadzonymi w sekcji [Rozproszone kolejkowanie i klastry](#).

Jeśli konieczne jest połączenie dwóch menedżerów kolejek znajdujących się w różnych sieciach fizycznych lub konieczność komunikowania się przez firewall, korzystanie z produktu IBM MQ Internet Pass-Thru może uprościć konfigurację. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [IBM MQ Internet Pass-Thru](#).

Procedura

- Aby połączyć aplikacje za pomocą rozproszonego kolejkowania, należy skorzystać z informacji podanych w poniższych podtematach:
 - [“Techniki kolejkowania rozproszonego IBM MQ” na stronie 182](#)
 - [“Wprowadzenie do zarządzania kolejkami rozproszonymi” na stronie 202](#)
 - [“Jak wysłać wiadomość do innego menedżera kolejek” na stronie 205](#)
 - [“Kanały wyzwalające” na stronie 226](#)
 - [“Bezpieczeństwo komunikatów” na stronie 224](#)
 -  [“Monitorowanie i sterowanie kanałami w systemie UNIX, Linux, and Windows” na stronie 234](#)
 -  [“Monitorowanie i sterowanie kanałami w systemie IBM i” na stronie 259](#)

Pojęcia pokrewne

[“konfigurowanie IBM MQ for z/OS” na stronie 855](#)

Ten temat zawiera podręcznik krok po kroku w celu dostosowania systemu IBM MQ for z/OS .

Zadania pokrewne

[“Konfigurowanie połączeń między klientem i serwerem” na stronie 15](#)

Aby skonfigurować łącza komunikacyjne między programem IBM MQ MQI clients a serwerami, należy wybrać protokół komunikacyjny, zdefiniować połączenia na obu końcach łącza, uruchomić program nasłuchujący i zdefiniować kanały.

[“Konfigurowanie klastra menedżera kolejek” na stronie 281](#)

Klastry udostępniają mechanizm służący do łączenia menedżerów kolejek w sposób, który upraszcza zarówno początkową konfigurację, jak i bieżące zarządzanie. Można definiować komponenty klastra oraz tworzyć klastry i zarządzać nimi.

[“Zmiana informacji konfiguracyjnych IBM MQ w plikach .ini w systemie Multiplatforms” na stronie 85](#)

Działanie programu IBM MQ lub pojedynczego menedżera kolejek można zmienić odpowiednio do potrzeb instalacji, edytując informacje w plikach konfiguracyjnych (. ini). Można również zmienić opcje konfiguracyjne dla systemu IBM MQ MQI clients.

[“Konfigurowanie menedżerów kolejek w systemie z/OS” na stronie 849](#)

Poniższe instrukcje umożliwiają skonfigurowanie menedżerów kolejek w systemie IBM MQ for z/OS.





[“Konfigurowanie komunikacji z innymi menedżerami kolejek w systemie z/OS” na stronie 931](#)

W tej sekcji opisano przygotowania produktu IBM MQ for z/OS , które należy wykonać przed rozpoczęciem korzystania z kolejkowania rozproszonego.

Techniki kolejkiwania rozproszonego IBM MQ

Podtematy w tej sekcji opisują techniki, które są używane podczas planowania kanałów. W tych podtematach opisano techniki ułatwiające zaplanowanie połączenia menedżerów kolejek oraz zarządzanie przepływem komunikatów między aplikacjami.

Przykłady planowania kanału komunikatów znajdują się w:

-  [Przykład planowania kanału komunikatów dla produktu UNIX, Linux, and Windows](#)
-  [Przykład planowania kanału komunikatów dla produktu IBM i](#)
-  [Przykład planowania kanału komunikatów dla produktu z/OS](#)
-  [Przykład planowania kanału komunikatów dla produktu z/OS przy użyciu grup współużytkowania kolejek](#)

Pojęcia pokrewne

[Kanały](#)

[Wprowadzenie do kolejkiwania komunikatów](#)

[Rozproszone kolejkiwanie i klastry](#)

Zadania pokrewne

[“Konfigurowanie rozproszonego kolejkiwania” na stronie 181](#)

Ta sekcja zawiera bardziej szczegółowe informacje na temat komunikacji między instalacjami produktu IBM MQ, w tym definicją kolejki, definicją kanału, wyzwaniem i procedurami punktów synchronizacji.


Odsyłacze pokrewne

[Przykładowe informacje konfiguracyjne](#)

sterowanie przepływem komunikatów

Sterowanie przepływem komunikatów jest zadaniem, które obejmuje konfigurowanie i utrzymywanie tras komunikatów między menedżerami kolejek. Jest to ważne dla tras, które wieloprzeskokowe są przez wiele menedżerów kolejek. W tej sekcji opisano sposób korzystania z kolejek, definicji kolejek aliasowych i kanałów komunikatów w systemie w celu uzyskania sterowania przepływem komunikatów.

Przepływ komunikatów jest sterowany za pomocą wielu technik, które zostały wprowadzone w produkcie [“Konfigurowanie rozproszonego kolejkiwania” na stronie 181](#). Jeśli menedżer kolejek znajduje się w klastrze, przepływ komunikatów jest sterowany za pomocą różnych technik zgodnie z opisem

w sekcji [“sterowanie przepływem komunikatów” na stronie 182](#).  Jeśli menedżery kolejek znajdują się w grupie współużytkowania kolejek, a kolejkiwanie wewnątrz grupy (IGQ) jest włączone, przepływ komunikatów może być sterowany przez agenty IGQ. Te agenty są opisane w sekcji [Kolejka wewnątrzgrupowa kolejkiwania](#).

Aby uzyskać kontrolę przepływu komunikatów, można użyć następujących obiektów:

- Kolejki transmisji
- Kanały komunikatów
- Definicja kolejki zdalnej
- Definicja aliasu menedżera kolejek
- Definicja aliasu kolejki odpowiedzi

Menedżer kolejek i obiekty kolejek są opisane w sekcji [Typy obiektów](#). Kanały komunikatów są opisane w sekcji [Rozproszone komponenty kolejkiwania](#). Następujące techniki używają tych obiektów do tworzenia przepływów komunikatów w systemie:

- Umieszczanie komunikatów w kolejkach zdalnych
- Kierowanie w drodze konkretnych kolejek transmisji
- Odbieranie komunikatów

- Przekazywanie komunikatów za pośrednictwem systemu
- Rozdzielanie przepływów komunikatów
- Przetwarzanie przepływu komunikatów do innego miejsca docelowego
- Rozstrzygnięcie nazwy kolejki odpowiedzi na alias

Uwaga

Wszystkie pojęcia opisane w tej sekcji są istotne dla wszystkich węzłów w sieci i obejmują wysyłanie i odbieranie końcówek kanałów komunikatów. Z tego powodu w większości przykładów zilustrowany jest tylko jeden węzeł. Wyjątkiem jest to, że przykład wymaga jawnej współpracy przez administratora na drugim końcu kanału komunikatów.

Przed przejściem do poszczególnych technik przydatne jest ponowne wykorzystanie pojęć związanych z rozstrzygnięciem nazw oraz trzema sposobami korzystania z definicji kolejek zdalnych. Patrz [Distributed queuing and clusters](#).

Pojęcia pokrewne

“Nazwy kolejek w nagłówku transmisji” na stronie 183

Nazwy kolejek docelowych są przekazywane wraz z komunikatem w nagłówku transmisji do momentu osiągnięcia kolejki docelowej.

“Tworzenie menedżerów kolejek i odpowiedzi na aliasy” na stronie 183

W tym temacie opisano trzy sposoby tworzenia definicji kolejki zdalnej.

Nazwy kolejek w nagłówku transmisji

Nazwy kolejek docelowych są przekazywane wraz z komunikatem w nagłówku transmisji do momentu osiągnięcia kolejki docelowej.

Nazwa kolejki używana przez aplikację, nazwa kolejki logicznej, jest tłumaczona przez menedżera kolejek na nazwę kolejki docelowej. Innymi słowy, nazwa kolejki fizycznej. Ta nazwa kolejki docelowej przemieszcza się wraz z komunikatem w osobnym obszarze danych, w nagłówku transmisji, aż do osiągnięcia kolejki docelowej. Nagłówek transmisji zostaje następnie odczytany.

Część menedżera kolejek tej nazwy kolejki można zmienić podczas tworzenia równoległych klas usług. Należy pamiętać o zwróceniu nazwy menedżera kolejek na pierwotną nazwę, gdy osiągnięto koniec wersji klasy usługi.

Tworzenie menedżerów kolejek i odpowiedzi na aliasy

W tym temacie opisano trzy sposoby tworzenia definicji kolejki zdalnej.

Obiekt definicji kolejki zdalnej jest używany na trzy różne sposoby. [Tabela 17 na stronie 184](#) wyjaśnia, jak zdefiniować każdy z trzech sposobów:

- Za pomocą definicji kolejki zdalnej można ponownie zdefiniować nazwę kolejki lokalnej.

Podczas otwierania kolejki aplikacja udostępnia tylko nazwę kolejki, a nazwa tej kolejki jest nazwą definicji kolejki zdalnej.

Definicja kolejki zdalnej zawiera nazwy kolejki docelowej i menedżera kolejek. Opcjonalnie definicja może zawierać nazwę kolejki transmisji, która ma być używana. Jeśli nie zostanie podana nazwa kolejki transmisji, menedżer kolejek używa nazwy menedżera kolejek pobranej z definicji kolejki zdalnej dla nazwy kolejki transmisji. Jeśli kolejka transmisji o tej nazwie nie jest zdefiniowana, ale zdefiniowana jest domyślna kolejka transmisji, używana jest domyślna kolejka transmisji.

- Za pomocą definicji kolejki zdalnej w celu ponownego zdefiniowania nazwy menedżera kolejek.

Aplikacja lub program kanału udostępnia nazwę kolejki wraz z nazwą zdalnego menedżera kolejek przy otwieraniu kolejki.

Jeśli została podana definicja kolejki zdalnej o takiej samej nazwie jak nazwa menedżera kolejek, a nazwa kolejki została pozostawiona w definicji, to menedżer kolejek zastępuje nazwę menedżera kolejek w wywołaniu otwartym z nazwą menedżera kolejek w definicji.

Ponadto definicja może zawierać nazwę kolejki transmisji, która ma być używana. Jeśli nie zostanie podana żadna nazwa kolejki transmisji, menedżer kolejek pobiera nazwę menedżera kolejek z definicji kolejki zdalnej dla nazwy kolejki transmisji. Jeśli kolejka transmisji o tej nazwie nie jest zdefiniowana, ale zdefiniowana jest domyślna kolejka transmisji, używana jest domyślna kolejka transmisji.

- Za pomocą definicji kolejki zdalnej można ponownie zdefiniować nazwę kolejki odpowiedzi.

Za każdym razem, gdy aplikacja umieszcza komunikat w kolejce, może podać nazwę kolejki odpowiedzi, która będzie odpowiadać na komunikaty, ale nazwa menedżera kolejek jest pusta.

Jeśli zostanie podana definicja kolejki zdalnej o tej samej nazwie, co kolejka odpowiedzi, to lokalny menedżer kolejek zastępuje nazwę kolejki odpowiedzi z nazwą kolejki z definicji.

W definicji można podać nazwę menedżera kolejek, ale nie można podać nazwy kolejki transmisji.

<i>Tabela 17. Trzy sposoby korzystania z obiektu definicji kolejki zdalnej</i>			
Użycie	Nazwa menedżera kolejek	Nazwa kolejki	Nazwa kolejki transmisji
1. Definicja kolejki zdalnej (w wywołaniu OPEN)			
Podane w wywołaniu	puste lub lokalne QM	(*) wymagane	bez zastosowania
Podane w definicji	wymagane	wymagane	opcjonalne
2. Alias menedżera kolejek (w wywołaniu OPEN)			
Podane w wywołaniu	(*) wymagany, a nie lokalny QM	wymagane	bez zastosowania
Podane w definicji	wymagane	puste	opcjonalne
3. Alias kolejki odpowiedzi (w wywołaniu PUT)			
Podane w wywołaniu	puste	(*) wymagane	bez zastosowania
Podane w definicji	opcjonalne	opcjonalne	puste

Uwaga: (*) oznacza, że nazwa ta jest nazwą obiektu definicji

Opis formalny znajduje się w sekcji [Rozdzielczość nazwy kolejki](#).


Umieszczanie komunikatów w kolejkach zdalnych

Obiektów definicji kolejek zdalnych można używać do rozstrzygnięcia nazw kolejek w kolejce transmisji do sąsiedniego menedżera kolejek.

W środowisku kolejkowania rozproszonego kolejka transmisji i kanał są punktem skupienia dla wszystkich komunikatów w miejscu, w którym komunikaty pochodzą z aplikacji w systemie lokalnym lub przesyłane są kanałami z sąsiedniego systemu. [Rysunek 8 na stronie 185](#) przedstawia aplikację umieszczając komunikaty w kolejce logicznej o nazwie 'QA_norm'. Rozdzielczość nazwy używa definicji kolejki zdalnej 'QA_norm' do wybrania kolejki transmisji QMB. Następnie dodaje nagłówek transmisji do komunikatów o wartości 'QA_norm w QMB'.

Komunikaty przychodzące z sąsiedniego systemu w systemie 'Channel_back' mają nagłówek transmisji o nazwie kolejki fizycznej 'QA_norm na QMB', np. Te komunikaty są umieszczane bez zmian w kolejce transmisji QMB.

Kanał przenosi komunikaty do sąsiedniego menedżera kolejek.



Rysunek 8. Definicja kolejki zdalnej jest używana do rozstrzygnięcia nazw kolejek w kolejce transmisji do sąsiedniego menedżera kolejek.

Jeśli jesteś administratorem systemu IBM MQ , musisz:

- Zdefiniuj kanał komunikatów z sąsiedniego systemu
- Zdefiniuj kanał komunikatów w sąsiednim systemie
- Utwórz kolejkę transmisji QMB
- Zdefiniuj zdalny obiekt kolejki 'QA_norm', aby rozstrzygnąć nazwę kolejki używanej przez aplikację do docelowej nazwy kolejki, docelowej nazwy menedżera kolejek i nazwy kolejki transmisji.

W środowisku klastrowym należy tylko zdefiniować kanał odbiorczy klastra w lokalnym menedżerze kolejek. Nie ma potrzeby definiowania kolejki transmisji ani obiektu kolejki zdalnej. Patrz [Klasy](#).

Więcej na temat tłumaczenia nazw

Efektom definicji kolejki zdalnej jest zdefiniowanie nazwy fizycznej kolejki docelowej i nazwy menedżera kolejek. Nazwy te są umieszczane w nagłówkach przesyłania komunikatów.


Komunikaty przychodzące z sąsiedniego systemu mają już ten typ tłumaczenia nazw, który został przeprowadzony przez pierwotny menedżer kolejek. W związku z tym mają one nagłówek transmisji, który przedstawia nazwę fizycznej kolejki docelowej i nazwę menedżera kolejek. Te komunikaty nie mają wpływu na definicje kolejek zdalnych.

Odsyłacze pokrewne

[Rozstrzygnięcie nazwy kolejki](#)

Wybieranie kolejki transmisji

Za pomocą definicji kolejki zdalnej można zezwolić innej kolejce transmisji na wysyłanie komunikatów do tego samego przylegającego menedżera kolejek.



Rysunek 9. Definicja kolejki zdalnej umożliwia użycie innej kolejki transmisji

W środowisku kolejkowania rozproszonego, gdy zachodzi potrzeba zmiany przepływu komunikatów z jednego kanału na inny, należy użyć tej samej konfiguracji systemu, co pokazano na Rysunek 8 na stronie 185 w podręczniku [“Umieszczanie komunikatów w kolejkach zdalnych”](#) na stronie 184. Rysunek 9 na stronie 186 w tym temacie przedstawiono sposób użycia definicji kolejki zdalnej w celu wysyłania komunikatów w innej kolejce transmisji, a więc przez inny kanał, do tego samego przylegającego menedżera kolejek.

Dla konfiguracji pokazanej w programie Rysunek 9 na stronie 186 należy podać obiekt kolejki zdalnej 'QA_norm' oraz kolejkę transmisji 'TX1'. Należy podać wartość 'QA_norm', aby wybrać kolejkę 'QA_norm' w zdalnym menedżerze kolejek, kolejkę transmisji 'TX1' i menedżer kolejek 'QMB_priority'. Podaj wartość 'TX1' w definicji kanału przylegającego do systemu.


Komunikaty są umieszczane w kolejce transmisji 'TX1' z nagłówkiem transmisji zawierającym 'QA_norm at QMB_priority' i są wysyłane przez kanał do przylegającego systemu.

Element channel_back został pozostawiony poza tą ilustracją, ponieważ potrzebny byłby alias menedżera kolejek.

W środowisku klastrowym nie ma potrzeby definiowania kolejki transmisji ani definicji kolejki zdalnej. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [“Definiowanie kolejek klastra”](#) na stronie 282.

Odbieranie komunikatów

Menedżer kolejek można skonfigurować w taki sposób, aby odbierał komunikaty od innych menedżerów kolejek. Należy upewnić się, że nieumyślna translacja nazw nie jest wykonywana.



Rysunek 10. Odbieranie komunikatów bezpośrednio i rozstrzygnięcie nazwy menedżera kolejek aliasowych

Ponadto administrator systemu musi również zorganizować komunikaty, które mają być odbierane od sąsiednich menedżerów kolejek, jak również zorganizowanie ich wysyłania. Odebrane komunikaty zawierają fizyczną nazwę docelowego menedżera kolejek i kolejki w nagłówku transmisji. Są one traktowane tak samo, jak komunikaty z aplikacji lokalnej, która określa nazwę menedżera kolejek i nazwę kolejki. Ze względu na tę obróbkę należy upewnić się, że komunikaty wprowadzane do systemu nie będą miały nieumyślnego tłumaczenia nazw. Ten scenariusz zawiera sekcja [Rysunek 10 na stronie 187](#).

W tej konfiguracji należy przygotować:


- Kanały komunikatów służące do odbierania komunikatów od sąsiednich menedżerów kolejek
- Definicja aliasu menedżera kolejek w celu rozstrzygnięcia przychodzącego przepływu komunikatów, 'QMB_priority', do nazwy lokalnego menedżera kolejek, 'QMB'
- Kolejka lokalna, 'QA_norm', jeśli nie istnieje

Odbieranie nazw menedżerów kolejek aliasowych

Użycie definicji aliasu menedżera kolejek na tej ilustracji nie wybrało innego docelowego menedżera kolejek. Komunikaty przekazywane przez tego menedżera kolejek lokalnych i adresowane do parametru 'QMB_priority' są przeznaczone dla menedżera kolejek 'QMB'. Nazwa menedżera kolejek aliasowych jest używana do tworzenia oddzielnego przepływu komunikatów.

Przekazywanie komunikatów za pośrednictwem systemu

Komunikaty można przekazywać za pomocą systemu na trzy sposoby-przy użyciu nazwy położenia, przy użyciu aliasu dla menedżera kolejek lub wybierając kolejkę transmisji.



Rysunek 11. Trzy metody przekazywania komunikatów przez system

Technika pokazana w produkcie [Rysunek 10](#) na stronie 187 w produkcie “Odbieranie komunikatów” na stronie 186 pokazała sposób przechwycenia przepływu aliasu. [Rysunek 11](#) na stronie 188 zilustrować sposoby tworzenia sieci poprzez połączenie opisanych wcześniej technik.

W konfiguracji przedstawiono kanał dostarczający trzy komunikaty z różnymi miejscami docelowymi:

1. QB równa QMC
2. QB równa QMD_norm
3. QB równa QMD_PRIORITY

Pierwszy przepływ komunikatów musi zostać przekazany przez system w niezmienionej postaci. Drugi przepływ komunikatów należy przekazać przez inną kolejkę transmisji i kanał. W przypadku drugiego przepływu komunikatów należy także rozstrzygnąć komunikaty dotyczące nazwy menedżera kolejek aliasowych QMD_norm do menedżera kolejek QMD. Trzeci przepływ komunikatów wybiera inną kolejkę transmisji bez żadnej innej zmiany.

W środowisku klastrowym komunikaty są przekazywane przez kolejkę transmisji klastra. Zwykle pojedyncza kolejka transmisji SYSTEM.CLUSTER.TRANSMIT.QUEUE powoduje przesłanie wszystkich komunikatów do wszystkich menedżerów kolejek we wszystkich klastrach, do których należy menedżer kolejek. Patrz sekcja [Klaster menedżerów kolejek](#). Istnieje możliwość zdefiniowania oddzielnych kolejek transmisji dla wszystkich lub niektórych menedżerów kolejek w klastrach, do których należy menedżer kolejek.

Następujące metody opisują techniki mające zastosowanie do środowiska rozproszonego kolejkowania.

Użyj tych metod

W przypadku tych konfiguracji należy przygotować:

- Definicje kanałów wejściowych
- Definicje kanałów wyjściowych
- Kolejki transmisji:
 - QMC
 - TX1

- QMD_fast
- Definicje aliasów menedżera kolejek:
 - QMD_noim with QMD_noim to QMD through TX1
 - QMD_PRIORITY with QMD_PRIORITY to QMD_PRIORITY through QMD_fast

Uwaga: Żaden z przepływów komunikatów przedstawionych w tym przykładzie nie zmienia kolejki docelowej. Aliasy nazw menedżera kolejek zapewniają rozdzielenie przepływów komunikatów.

Metoda 1: Użyj nazwy lokalizacji przychodzącej

Zostaną wyświetlone komunikaty z nagłówkiem przesyłania zawierającym inną nazwę miejsca, na przykład QMC. Najprostsza konfiguracja polega na utworzeniu kolejki transmisji o tej nazwie, QMC. Kanał, który usługi wysyła do kolejki transmisji, dostarcza komunikat bez zmian do następnego miejsca docelowego.

Metoda 2: Użyj aliasu dla menedżera kolejek

Druga metoda polega na użyciu definicji obiektu aliasu menedżera kolejek, ale należy podać nową nazwę miejsca, QMDi określoną kolejkę transmisji TX1. To działanie:

- Przerywa przepływ komunikatów aliasu skonfigurowany przez alias nazwy menedżera kolejek QMD_noim, tj. nazwaną klasę usługi QMD_noim.
- Zmienia nagłówki transmisji dla tych komunikatów z QMD_noim na QMD.

Metoda 3: wybór kolejki transmisji


Trzecią metodą jest zdefiniowanie obiektu aliasu menedżera kolejek o tej samej nazwie, co położenie miejsca docelowego, QMD_PRIORITY. Użyj definicji aliasu menedżera kolejek, aby wybrać określoną kolejkę transmisji, QMD_fast, a więc inny kanał. Nagłówki transmisji dla tych komunikatów pozostają niezmienione.

Rozdzielanie przepływów komunikatów

Alias menedżera kolejek może być używany do tworzenia osobnych przepływów komunikatów w celu wysyłania komunikatów do tego samego menedżera kolejek.

W środowisku kolejkowania rozproszonego potrzeba rozdzielenia komunikatów do tego samego menedżera kolejek w różne przepływy komunikatów mogą być spowodowane przez wiele przyczyn. Na przykład:

- Może być konieczne udostępnienie osobnego przepływu dla dużych, średnich i małych komunikatów. Taka potrzeba ma zastosowanie również w środowisku klastrowym, a w tym przypadku można stworzyć klastry, które nakładają się na siebie. Istnieje wiele przyczyn, które można wykonać, na przykład:
 - Aby umożliwić różnym organizacjom posiadanie własnej administracji.
 - Aby umożliwić samodzielne zarządzanie niezależnymi aplikacjami.
 - Służy do tworzenia klasy usług. Na przykład można mieć klastr o nazwie STAFF, który jest podzbiorem klastra o nazwie STUDENCI. Po umieszczeniu komunikatu w kolejce reklamowanej w klastrze STAFF, używany jest kanał zastrzeżony. W przypadku umieszczenia komunikatu w kolejce reklamowanej w klastrze STUDENTS można użyć kanału ogólnego lub kanału zastrzeżonego.
 - Tworzenie środowisk testowych i produkcyjnych.
- Może być konieczne kierowanie komunikatów przychodzących przez różne ścieżki ze ścieżki generowanych lokalnie komunikatów.
- Instalacja może wymagać zaplanowania przepływu komunikatów w określonych godzinach (na przykład w nocy), a komunikaty muszą być przechowywane w zarezerwowanych kolejkach do czasu ich zaplanowania.



Rysunek 12. Rozdzielanie przepływów komunikatów

W przykładzie przedstawionym w sekcji Rysunek 12 na stronie 190 dwa przepływy przychodzące mają alias QMC_small i QMC_large z aliasami. Przepływy te należy udostępnić przy użyciu definicji aliasu menedżera kolejek, aby przechwycić te przepływy dla lokalnego menedżera kolejek. Istnieje aplikacja adresowana do dwóch kolejek zdalnych i wymagane jest, aby te przepływy komunikatów były przechowywane oddzielnie. Użytkownik udostępnia dwie definicje kolejek zdalnych, które określają tę samą lokalizację, 'QMC', ale określają różne kolejki transmisji. Ta definicja powoduje, że przepływy są rozdzielane oddzielnie, a na końcu nie są potrzebne żadne dodatkowe elementy, ponieważ mają one tę samą nazwę menedżera kolejek docelowych w nagłówkach transmisji. Należy podać:


- Definicje kanałów przychodzących
- Dwie definicje kolejek zdalnych QB_small i QB_large
- Dwa definicje aliasów menedżera kolejek QMC_small i QMC_large
- Trzy definicje kanału wysyłającego
- Trzy kolejki transmisji: TX_small, TX_large i TX_external

Koordinacja z sąsiadującymi systemami

Jeśli do tworzenia odrębnego przepływu komunikatów używany jest alias menedżera kolejek, należy skoordynować to działanie z administratorem systemu na zdalnym końcu kanału komunikatów, aby upewnić się, że odpowiedni alias menedżera kolejek jest dostępny w tym kanale.

Koncentrowanie komunikatów w różnych lokalizacjach

Komunikaty przeznaczone dla różnych lokalizacji można koncentrować na pojedynczym kanale.



Rysunek 13. Łączenie przepływów komunikatów w kanale

Rysunek 13 na stronie 191 przedstawia technikę kolejkowania rozproszonego przeznaczoną do koncentrowania komunikatów, które są przeznaczone dla różnych miejsc na jednym kanale. Dwa możliwe zastosowania to:

- Koncentrowanie ruchu komunikatów przez bramę
- Korzystanie z szerokich autostrad między węzłami

W tym przykładzie komunikaty z różnych źródeł, lokalne i przylegające oraz posiadające różne kolejki docelowe i menedżery kolejek, są wysyłane przez kolejkę transmisji 'TX1' do menedżera kolejek QMC. Menedżer kolejek QMC dostarcza komunikaty zgodnie z miejscami docelowymi. Jeden zestaw do kolejki transmisji 'QMD' na potrzeby transmisji do menedżera kolejek QMD menedżera kolejek. Inny zestaw do kolejki transmisji 'QME' w celu przeniesienia do menedżera kolejek QME menedżera kolejek. Inne komunikaty są umieszczane w kolejce lokalnej 'QA'.

Należy podać:


- Definicje kanałów
- Kolejka transmisji TX1
- Definicje kolejek zdalnych:
 - QA z 'QA w QMC przez TX1'
 - QB z 'QB w QMD przez TX1'
- Definicja aliasu menedżera kolejek:
 - QME z 'QME przez TX1'

Administrator uzupełniający, który konfiguruje QMC, musi podać:

- Odbieranie definicji kanału z tą samą nazwą kanału
- Kolejka transmisji QMD z powiązaną definicją kanału wysyłającego
- Kolejka transmisji QME z powiązaną definicją kanału wysyłającego
- Obiekt kolejki lokalnej QA.

Przekierowywanie przepływów komunikatów do innego miejsca docelowego

Istnieje możliwość ponownego zdefiniowania miejsca docelowego niektórych komunikatów przy użyciu aliasów menedżera kolejek i kolejek transmisji.



Rysunek 14. Przekierowywanie strumieni komunikatów do innego miejsca docelowego

Rysunek 14 na stronie 192 ilustruje sposób, w jaki można ponownie zdefiniować miejsce docelowe niektórych komunikatów. Komunikaty przychodzące do QMA są przeznaczone dla 'QB w QMC'. Zwykle docierają one do QMA i są umieszczane w kolejce transmisji o nazwie QMC, która była częścią kanału do QMC. QMA musi dywersyfikować komunikaty do QMD, ale jest w stanie osiągnąć QMD tylko przez QMB. Ta metoda jest przydatna w sytuacji, gdy konieczne jest przeniesienie usługi z jednego miejsca na inny i umożliwienie subskrybentom dalszego wysyłania wiadomości do czasu, aż zostaną one dostosowane do nowego adresu.

Metoda ponownego przekierowywania przychodzących komunikatów przeznaczonych dla określonego menedżera kolejek do innego menedżera kolejek:

- Alias menedżera kolejek, który umożliwi zmianę docelowego menedżera kolejek na inny menedżer kolejek oraz wybranie kolejki transmisji do sąsiedniego systemu.
- Kolejka transmisji, która służy do obsługi przylegającego menedżera kolejek
- Kolejka transmisji w sąsiednim menedżerze kolejek na potrzeby routingu w celu dalszego kierowania do docelowego menedżera kolejek

Należy podać:

- Definicja Channel_back
- Alias QMC definicji obiektu menedżera kolejek z QB w QMD przez QMB
- Definicja Channel_out
- Przypisana kolejka transmisji QMB

Administrator komplementarny, który konfiguruje QMB, musi podać:

- Odpowiednia definicja channel_back
- Kolejka transmisji, QMD
- Powiązana definicja kanału z QMD

Aliasy można używać w środowisku klastrowym. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [“Aliasy i klastry menedżera kolejek”](#) na stronie 381.

Wysyłanie komunikatów do listy dystrybucyjnej

Istnieje możliwość użycia pojedynczej wywołania MQPUT w celu wysłania komunikatu do kilku miejsc docelowych.


W programie IBM MQ na wszystkich platformach oprócz z/OS aplikacja może wysłać komunikat do kilku miejsc docelowych za pomocą pojedynczego wywołania MQPUT. Można to zrobić zarówno w środowisku rozproszonego kolejkowania, jak i w środowisku klastrowym. Miejsca docelowe należy zdefiniować na liście dystrybucyjnej zgodnie z opisem w sekcji [Listy dystrybucyjne](#).

Nie wszystkie menedżery kolejek obsługują listy dystrybucyjne. Gdy agent MCA nawiązuje połączenie z partnerem, określa, czy partner obsługuje listy dystrybucyjne i odpowiednio ustawia flagę w kolejce transmisji. Jeśli aplikacja próbuje wysłać komunikat, który jest przeznaczony dla listy dystrybucyjnej, ale partner nie obsługuje list dystrybucyjnych, wysyłający agent MCA przechwytuje komunikat i umieszcza go w kolejce transmisji jeden raz dla każdego zamierzonego miejsca docelowego.

Odbierający agent MCA zapewnia, że komunikaty wysyłane do listy dystrybucyjnej są bezpiecznie odbierane we wszystkich zamierzonych miejscach docelowych. Jeśli jakiegokolwiek miejsca docelowe nie powiodą się, agent MCA ustanie, które nie powiodły się. Następnie może on generować dla nich raporty o wyjątkach i może próbować wysłać do nich komunikaty ponownie.

Kolejka zwrotna

Za pomocą kolejki odpowiedzi można utworzyć pełną pętlę przetwarzania kolejki zdalnej.



Rysunek 15. Podstawienie nazwy kolejki odpowiedzi podczas wywołania PUT

Pełna pętla przetwarzania kolejki zdalnej z użyciem kolejki zwrotnej jest wyświetlana w programie [Rysunek 15](#) na stronie 193. Pętla ta ma zastosowanie zarówno w środowisku rozproszonym kolejkowania, jak i w środowisku klastrowym. Szczegółowe informacje są przedstawione w sekcji [Tabela 21](#) na stronie 201.

Aplikacja otwiera QA w QMB i umieszcza komunikaty w tej kolejce. Komunikaty są nadawane do kolejki QR, bez określonej nazwy menedżera kolejek. Menedżer kolejek QMA znajduje obiekt kolejki odpowiedzi QR i wyodrębnia z niego alias QRR i nazwę menedżera kolejek QMA_class1. Nazwy te są umieszczane w polach odpowiedzi na komunikaty.

Komunikaty odpowiedzi z aplikacji w QMB są adresowane do QRR w klasie QMA_class1. Definicja aliasu menedżera kolejek QMA_class1 jest używana przez menedżer kolejek w celu przepływu komunikatów do samego siebie i do kolejki QRR.

Ten scenariusz przedstawia sposób, w jaki można nadać aplikacjom możliwość wyboru klasy usługi dla komunikatów odpowiedzi. Klasa jest implementowana przez kolejkę transmisji QMA_class1 w QMB, wraz z definicją aliasu menedżera kolejek QMA_class1 w QMA. W ten sposób można zmienić kolejkę odpowiedzi aplikacji w taki sposób, aby przepływy były segregowane bez konieczności angażowania aplikacji. Aplikacja zawsze wybiera QR dla tej konkretnej klasy usług. Użytkownik ma możliwość zmiany klasy usługi z definicją kolejki QR odpowiedzi na odpowiedź.

Należy utworzyć:

- QR-definicja kolejki odpowiedzi
- Obiekt kolejki transmisji QMB
- Definicja Channel_out
- Definicja Channel_back
- Definicja aliasu menedżera kolejek QMA_class1
- Lokalny obiekt kolejki QRR, jeśli nie istnieje

Administrator uzupełniający w sąsiednim systemie musi utworzyć:

- Odbieranie definicji kanału
- Obiekt kolejki transmisji QMA_class1
- Powiązany kanał wysyłający
- Obiekt kolejki lokalnej QA.

Używane programy użytkowe:

- Nazwa kolejki odpowiedzi QR w wywołaniach put
- Nazwa kolejki QRR w wywołaniach pobierania

W ten sposób można w razie potrzeby zmienić klasę usług, bez angażowania aplikacji. Użytkownik zmienia odpowiedź na alias 'QR' razem z kolejką transmisji 'QMA_class1' i aliasem menedżera kolejek 'QMA_class1'.

Jeśli podczas umieszczania komunikatu w kolejce nie zostanie znaleziony żaden obiekt aliasu odpowiedzi, nazwa lokalnego menedżera kolejek zostanie wstawiona do pola nazwy menedżera kolejek z pustą odpowiedzią. Nazwa kolejki odpowiedzi pozostaje niezmienną.

Ograniczenie rozdzielczości nazwy

Ponieważ rozdzielczość nazwy została wykonana dla kolejki odpowiedzi w 'QMA', gdy oryginalna wiadomość została wstawiona, nie jest dozwolona żadna kolejna translacja nazwy w 'QMB'. Komunikat jest umieszczany przy użyciu fizycznej nazwy kolejki odpowiedzi w odpowiedzi na odpowiedź.

Aplikacje muszą mieć świadomość, że nazwa używana dla kolejki odpowiedzi różni się od nazwy rzeczywistej kolejki, w której mają zostać znalezione komunikaty o zwrocie.

Na przykład, jeśli udostępniono dwie klasy usługi dla aplikacji z nazwami aliasów kolejki odpowiedzi C1_alias i C2_alias, aplikacje używają tych nazw jako odpowiedzi na nazwy kolejek w wywołaniach komunikatów. Jednak aplikacje w rzeczywistości oczekują, że komunikaty pojawią się w kolejkach 'C1' dla 'C1_alias' i 'C2' dla 'C2_alias'.

Jednak aplikacja jest w stanie wykonać wywołanie zapytania w kolejce aliasowej odpowiedzi, aby sprawdzić, czy nazwa kolejki rzeczywistej musi być używana do pobierania komunikatów odpowiedzi.

Pojęcia pokrewne

[“Tworzenie menedżerów kolejek i odpowiedzi na aliasy” na stronie 183](#)

W tym temacie opisano trzy sposoby tworzenia definicji kolejki zdalnej.

[“Przykład aliasu kolejki odpowiedzi” na stronie 195](#)

W tym przykładzie przedstawiono użycie aliasu odpowiedzi do wybrania innej trasy (kolejki transmisji) dla zwracanych komunikatów. Korzystanie z tego narzędzia wymaga zmiany nazwy kolejki odpowiedzi, która ma zostać zmieniona we współpracy z aplikacjami.

“Jak działa przykład” na stronie 196

Wyjaśnienie tego przykładu oraz sposobu, w jaki menedżer kolejek używa aliasu kolejki odpowiedzi do kolejki.


“Odpowiedź-do aliasu kolejki-do” na stronie 197

Przechyl procesu z aplikacji umieszczający komunikat w zdalnej kolejce za pośrednictwem tej samej aplikacji, która usuwa komunikat odpowiedzi z kolejki odpowiedzi aliasu.

Przykład aliasu kolejki odpowiedzi

W tym przykładzie przedstawiono użycie aliasu odpowiedzi do wybrania innej trasy (kolejki transmisji) dla zwracanych komunikatów. Korzystanie z tego narzędzia wymaga zmiany nazwy kolejki odpowiedzi, która ma zostać zmieniona we współpracy z aplikacjami.

Jak pokazano na Rysunek 16 na stronie 195, trasa powrotu musi być dostępna dla komunikatów odpowiedzi, w tym do kolejki transmisji, kanału i aliasu menedżera kolejek.



Rysunek 16. Przykład aliasu kolejki odpowiedzi

Ten przykład jest przeznaczony dla aplikacji requestera o wartości 'QM1', które wysyłają komunikaty do aplikacji serwera w 'QM2'. Komunikaty na serwerze mają być zwracane przez inny kanał przy użyciu kolejki transmisji 'QM1_relief' (domyślny kanał zwrotu zostałby doręczony z kolejką transmisji 'QM1').

Alias kolejki odpowiedzi jest szczególnym wykorzystaniem definicji kolejki zdalnej o nazwie 'alias Answer_alias'. Aplikacje w QM1 zawierają tę nazwę, 'Answer_alias', w polu odpowiedzi-na wszystkie komunikaty umieszczone w kolejce 'Inquiry'.

Definicja kolejki odpowiedzi 'Answer_alias' jest zdefiniowana jako 'Answer at QM1_relief'. Aplikacje o nazwie QM1 oczekują, że ich odpowiedzi pojawią się w kolejce lokalnej o nazwie 'Odpowiedź'.

Aplikacje serwera w QM2 korzystają z pola odpowiedzi odebranej w celu uzyskania nazw kolejek i menedżerów kolejek dla komunikatów odpowiedzi dla requestera w QM1.

Definicje używane w tym przykładzie w QM1

Administrator systemu IBM MQ w QM1 musi upewnić się, że kolejka odpowiedzi jest tworzona wraz z innymi obiektami. Nazwa aliasu menedżera kolejek, oznaczona znakiem '*', musi zgadzać się z nazwą menedżera kolejek w definicji aliasu kolejki odpowiedzi, oznaczoną również znakiem '*'.

Obiekt	Definicja
lokalna kolejka transmisji	QM2
Definicja kolejki zdalnej	Nazwa obiektu Zapytanie

Obiekt	Definicja	
	Nazwa zdalnego menedżera kolejek	QM2
	Nazwa zdalnej kolejki	Zapytanie
	Nazwa kolejki transmisji	QM2 (DOMYŚLNY)
Alias menedżera kolejek	Nazwa obiektu	QM1_relief *
	Nazwa menedżera kolejek	QM1
	Nazwa kolejki	(wartość pusta)
Alias kolejki odpowiedzi	Nazwa obiektu	Alias_odpowiedzi
	Nazwa zdalnego menedżera kolejek	QM1_relief *
	Nazwa zdalnej kolejki	Answer

Umieść definicję w QM1

Aplikacje wypełniają pola odpowiedzi z aliasem odpowiedzi na kolejkę i pozostawiają puste pole nazwy menedżera kolejek.

Pole	Zawartość
Nazwa kolejki	Zapytanie
Nazwa menedżera kolejek	(wartość pusta)
Nazwa kolejki odpowiedzi	Alias_odpowiedzi
Menedżer kolejek zwrotnych	(wartość pusta)

Definicje używane w tym przykładzie w QM2

Administrator systemu IBM MQ w QM2 musi sprawdzić, czy kolejka lokalna istnieje dla komunikatów przychodzących oraz czy poprawnie nazwana kolejka transmisyjna jest dostępna dla komunikatów odpowiedzi.

Obiekt	Definicja
Kolejka lokalna	Zapytanie
Kolejka transmisji	QM1_relief

Umieść definicję w QM2

Aplikacje o nazwie QM2 pobierają nazwę kolejki odpowiedzi i nazwę menedżera kolejek z oryginalnego komunikatu i używają ich podczas umieszczania komunikatu odpowiedzi w kolejce odpowiedzi.

Pole	Zawartość
Nazwa kolejki	Answer
Nazwa menedżera kolejek	QM1_relief

Jak działa przykład

Wyjaśnienie tego przykładu oraz sposobu, w jaki menedżer kolejek używa aliasu kolejki odpowiedzi do kolejki.

W tym przykładzie aplikacje requestera o nazwie QM1 zawsze używają wartości 'Answer_alias' jako kolejki odpowiedzi w odpowiednim polu wywołania put. Zawsze pobierają komunikaty z kolejki o nazwie 'Odpowiedź'.

Definicje aliasu kolejki odpowiedzi są dostępne do użycia przez administratora systemu QM1 w celu zmiany nazwy kolejki odpowiedzi na odpowiedź oraz trasy powrotu 'QM1_relief'.

Zmiana nazwy kolejki 'Odpowiedź' jest zwykle nieużyteczna, ponieważ aplikacje QM1 oczekują na odpowiedzi w tej kolejce. Jednak administrator systemu QM1 może w razie potrzeby zmienić trasę powrotną (klasa usługi).

Sposób, w jaki menedżer kolejek używa aliasu kolejki odpowiedzi

Menedżer kolejek QM1 pobiera definicje z aliasu kolejki odpowiedzi, gdy nazwa kolejki odpowiedzi, zawarta w wywołaniu umieszczonym przez aplikację, jest taka sama, jak alias kolejki odpowiedzi, a część menedżera kolejek jest pusta.

Menedżer kolejek zastępuje nazwę kolejki zwrotnej w wywołaniu umieszczonym z nazwą kolejki z definicji. Zastępuje ona pustą nazwę menedżera kolejek w wywołaniu umieszczonym z nazwą menedżera kolejek z definicji.

Nazwy te są przenoszone wraz z komunikatem w deskrytorze komunikatu.

<i>Tabela 18. Alias kolejki odpowiedzi</i>		
Nazwa pola	Wywołaj połączenie	Nagłówek transmisji
Nazwa kolejki odpowiedzi	Alias_odpowiedzi	Answer
Nazwa menedżera kolejek zwrotnych	(wartość pusta)	QM1_relief

Odpowiedź-do aliasu kolejki-do

Przechyl procesa z aplikacji umieszczający komunikat w zdalnej kolejce za pośrednictwem tej samej aplikacji, która usuwa komunikat odpowiedzi z kolejki odpowiedzi aliasu.

Aby zakończyć ten przykład, przyjrzyjmy się procesowi.

1. Aplikacja otwiera kolejkę o nazwie 'Inquiry' i umieszcza w niej komunikaty. Aplikacja ustawia pola odpowiedzi dla deskryptora komunikatu na:

Nazwa kolejki odpowiedzi	Alias_odpowiedzi
Nazwa menedżera kolejek zwrotnych	(wartość pusta)

2. Menedżer kolejek 'QM1' odpowiada na pustą nazwę menedżera kolejek, sprawdzając definicję kolejki zdalnej o nazwie 'Answer_alias'. Jeśli żaden nie zostanie znaleziony, menedżer kolejek umieszcza własną nazwę, 'QM1', w polu menedżera kolejek odpowiedzi dla deskryptora komunikatu.
3. Jeśli menedżer kolejek znajdzie definicję kolejki zdalnej o nazwie 'alias Answer_alias', wyodrębni nazwy kolejki i nazwy menedżera kolejek z definicji (nazwa kolejki: 'Odpowiedź' i nazwa menedżera kolejek 'QM1_relief'). Następnie umieszcza je w polu odpowiedzi na pola deskryptora komunikatu.
4. Menedżer kolejek QM1 używa definicji kolejki zdalnej 'Inquiry', aby określić, że planowana kolejka docelowa znajduje się w menedżerze kolejek 'QM2', a komunikat jest umieszczany w kolejce transmisji 'QM2'. Wartość 'QM2' jest domyślną nazwą kolejki transmisji dla komunikatów przeznaczonych dla kolejek w menedżerze kolejek 'QM2'.
5. Gdy menedżer kolejek 'QM1' umieszcza komunikat w kolejce transmisji, dodaje nagłówek transmisji do komunikatu. Ten nagłówek zawiera nazwę kolejki docelowej, 'Inquiry' i docelowy menedżer kolejek 'QM2'.
6. Komunikat pojawia się w menedżerze kolejek 'QM2' i jest umieszczany w kolejce lokalnej 'Inquiry'.

7. Aplikacja pobiera komunikat z tej kolejki i przetwarza komunikat. Aplikacja przygotowuje komunikat odpowiedzi i umieszcza ten komunikat odpowiedzi w odpowiedzi na nazwę kolejki odpowiedzi z deskryptora komunikatu oryginalnego komunikatu:

Nazwa kolejki odpowiedzi	Answer
Nazwa menedżera kolejek zwrotnych	QM1_relief


8. Menedżer kolejek 'QM2' wykonuje komendę put. Znalezienie nazwy menedżera kolejek QM1_relief oznacza zdalny menedżer kolejek, który umieszcza komunikat w kolejce transmisji o tej samej nazwie, 'QM1_relief'. Komunikat otrzymuje nagłówek transmisji zawierający nazwę kolejki docelowej, 'Odpowiedź' i docelowy menedżer kolejek 'QM1_relief'.
9. Komunikat jest przesyłany do menedżera kolejek 'QM1'. Menedżer kolejek rozpoznaje, że menedżer kolejek o nazwie 'QM1_relief' jest aliasem, wyodrębnia z definicji aliasu 'QM1_relief' nazwę menedżera kolejek fizycznych 'QM1'.
10. Menedżer kolejek QM1 następnie umieszcza komunikat w nazwie kolejki zawartej w nagłówku transmisji, 'Odpowiedź'.
11. Aplikacja wyodrębnia komunikat odpowiedzi z kolejki 'Odpowiedź'.

Zagadnienia dotyczące sieci

W środowisku kolejkowania rozproszonego, ponieważ miejsca docelowe komunikatów są adresowane tylko z nazwą kolejki i nazwą menedżera kolejek, zastosowanie mają określone reguły.

- Nazwa menedżera kolejek, która jest inna niż nazwa lokalnego menedżera kolejek:
 - Kolejka transmisji musi być dostępna o tej samej nazwie. Ta kolejka transmisji musi być częścią kanału komunikatów przesyłanego przez komunikaty do innego menedżera kolejek, lub
 - Definicja aliasu menedżera kolejek musi istnieć w celu rozstrzygnięcia nazwy menedżera kolejek na tej samej lub innej nazwie menedżera kolejek i opcjonalnej kolejce transmisji, lub
 - Jeśli nie można rozstrzygnąć nazwy kolejki transmisji, a została zdefiniowana domyślna kolejka transmisji, używana jest domyślna kolejka transmisji.
- W przypadku, gdy podana jest tylko nazwa kolejki, w lokalnym menedżerze kolejek musi być dostępna kolejka dowolnego typu, ale o tej samej nazwie. Ta kolejka może być definicją kolejki zdalnej, która jest tłumaczona na: kolejkę transmisji do sąsiedniego menedżera kolejek, nazwę menedżera kolejek i opcjonalną kolejkę transmisji.

Aby zobaczyć, jak działa to w środowisku klastrowym, należy zapoznać się z [Klastrami](#).

 Jeśli menedżery kolejek są uruchomione w grupie współużytkownika kolejek (QSG), a kolejkowanie wewnątrz grupy (IGQ) jest włączone, można użyć SYSTEM.QSG.TRANSMIT.QUEUE. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [Kolejka wewnątrzgrupowa w kolejkach](#).

Rozważmy scenariusz kanału komunikatów, który przesyła komunikaty z jednego menedżera kolejek do innego w środowisku kolejkowania rozproszonego.

Przesyłane komunikaty pochodzą z dowolnego innego menedżera kolejek w sieci, a niektóre komunikaty mogą przybyć, które mają nieznaną nazwę menedżera kolejek jako miejsce docelowe. Ten problem może wystąpić, gdy nazwa menedżera kolejek została zmieniona lub została usunięta z systemu, na przykład.

Program kanału rozpoznaje tę sytuację, gdy nie może znaleźć kolejki transmisji dla tych komunikatów i umieszcza komunikaty w kolejce niedostarczonych komunikatów (dead-letter). Należy szukać tych komunikatów i zorganizować je w celu przekazania ich do właściwego miejsca docelowego. Alternatywnie można zwrócić je do nadawcy, gdzie można określić inicjator.

W tych okolicznościach generowane są raporty o wyjątkach, o ile zażądano komunikatów raportu w oryginalnym komunikacie.

Konwencja rozstrzygania nazw

Rozdzielczość nazwy, która zmienia tożsamość kolejki docelowej (czyli logicznej na zmianę nazwy fizycznej), odbywa się tylko raz i tylko w źródłowym menedżerze kolejek.

Dalsze korzystanie z różnych możliwości aliasów musi być używane tylko w przypadku rozdzielania i łączenia przepływów komunikatów.

Kierowanie zwrotów

Komunikaty mogą zawierać adres zwrotu w postaci nazwy kolejki i menedżera kolejek. Ten formularz adresu powrotu może być używany zarówno w środowisku rozproszonym kolejkowania, jak i w środowisku klastrowym.

Ten adres jest zwykle określany przez aplikację, która tworzy komunikat. Może być modyfikowany przez dowolną aplikację, która następnie obsługuje ten komunikat, w tym aplikacje obsługi wyjścia użytkownika.

Niezależnie od źródła tego adresu, każda aplikacja obsługująca ten komunikat może użyć tego adresu w celu zwrócenia odpowiedzi, statusu lub komunikatów raportu do aplikacji źródłowej.

Sposób kierowania tych komunikatów odpowiedzi nie różni się od sposobu, w jaki został skierowany oryginalny komunikat. Należy mieć świadomość, że przepływy komunikatów tworzone dla innych menedżerów kolejek wymagają odpowiednich przepływów zwrotu.

Konflikty nazw fizycznych

Docelowa nazwa kolejki odpowiedzi została przetłumaczona na nazwę kolejki fizycznej w pierwotnym menedżerze kolejek. Nie może on zostać ponownie rozstrzygnięty w odpowiednim menedżerze kolejek.

Istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia problemów z konfliktami nazw, które mogą być uniemożliwiane tylko przez umowę sieciową o nazwie kolejki fizycznej i logicznej.

Zarządzanie tłumaczeniami nazw kolejek

W przypadku tworzenia definicji aliasu menedżera kolejek lub definicji kolejki zdalnej rozstrzyganie nazw jest przeprowadzane dla każdego komunikatu o tej nazwie. Ta sytuacja musi być zarządzana.

Ten opis jest dostępny dla projektantów aplikacji i planistów kanałów, których dotyczy pojedynczy system, który ma kanały komunikatów do sąsiednich systemów. Zajmuje on lokalny widok planowania kanałów i sterowania.

W przypadku tworzenia definicji aliasu menedżera kolejek lub definicji kolejki zdalnej rozstrzyganie nazw jest przeprowadzane dla każdego komunikatu o tej nazwie, niezależnie od źródła komunikatu. Aby nadzrzeć tę sytuację, która może obejmować dużą liczbę kolejek w sieci menedżera kolejek, należy zachować następujące tabele:

- Nazwy kolejek źródłowych i źródłowych menedżerów kolejek w odniesieniu do rozstrzygniętych nazw kolejek, rozstrzygniętych nazw menedżerów kolejek i rozstrzygniętych nazw kolejek transmisji przy użyciu metody rozstrzygania
- Nazwy kolejek źródłowych w odniesieniu do:
 - Nazwy rozstrzygniętych kolejek docelowych
 - Rozstrzygnięte docelowe nazwy menedżerów kolejek
 - Kolejki transmisji
 - Nazwy kanałów komunikatów
 - Nazwy systemów przylegających
 - Nazwy kolejek zwrotnych

Uwaga: Użycie terminu *źródło* w tym kontekście odnosi się do nazwy kolejki lub nazwy menedżera kolejek udostępnianej przez aplikację lub programu kanału podczas otwierania kolejki na potrzeby umieszczania komunikatów.

Przykład każdej z tych tabel jest przedstawiony w Tabela 19 na stronie 200, Tabela 20 na stronie 200 i Tabela 21 na stronie 201.

Nazwy w tych tabelach pochodzą z przykładów podanych w tej sekcji, a tabela ta nie jest przeznaczona jako praktyczny przykład rozstrzygnięcia nazw kolejek w jednym węźle.

Tabela 19. Rozstrzygnięcie nazw kolejek w menedżerze kolejek QMA

Kolejka źródłowa określona podczas otwierania kolejki	Źródłowy menedżer kolejek podany, gdy kolejka jest otwarta	Rozstrzygnięta nazwa kolejki	Rozstrzygnięta nazwa menedżera kolejek	Rozstrzygnięta nazwa kolejki transmisji	Typ rozwiązania
Norma QA_norm	-	Norma QA_norm	QMB	QMB	Kolejka zdalna
(dowolna)	QMB	-	-	QMB	(brak)
Norma QA_norm	-	Norma QA_norm	QMB	TX1	Kolejka zdalna
QB	QMC	QB	QMD	QMB	Alias menedżera kolejek

Tabela 20. Rozstrzygnięcie nazw kolejek w menedżerze kolejek QMB

Kolejka źródłowa określona podczas otwierania kolejki	Źródłowy menedżer kolejek podany, gdy kolejka jest otwarta	Rozstrzygnięta nazwa kolejki	Rozstrzygnięta nazwa menedżera kolejek	Rozstrzygnięta nazwa kolejki transmisji	Typ rozwiązania
Norma QA_norm	-	Norma QA_norm	QMB	-	(brak)
Norma QA_norm	QMB	Norma QA_norm	QMB	-	(brak)
Norma QA_norm	QMB_PRIORITY	Norma QA_norm	QMB	-	Alias menedżera kolejek
(dowolna)	QMC	(dowolna)	QMC	QMC	(brak)
(dowolna)	Norma QMD_norm	(dowolna)	Norma QMD_norm	TX1	Alias menedżera kolejek
(dowolna)	QMD_PRIORITY	(dowolna)	QMD_PRIORITY	QMD_fast	Alias menedżera kolejek
(dowolna)	QMC_mate	(dowolna)	QMC_mate	TX_small	Alias menedżera kolejek
(dowolna)	QMC_large	(dowolna)	QMC_large	TX_external	Alias menedżera kolejek
QB_mata	QMC	QB_mata	QMC	TX_small	Kolejka zdalna
QB_large	QMC	QB_large	QMC	TX_large	Kolejka zdalna
(dowolna)	QME	(dowolna)	QME	TX1	Alias menedżera kolejek

Tabela 20. Rozstrzygnięcie nazw kolejek w menedżerze kolejek QMB (kontynuacja)

Kolejka źródłowa określona podczas otwierania kolejki	Źródłowy menedżer kolejek podany, gdy kolejka jest otwarta	Rozstrzygnięta nazwa kolejki	Rozstrzygnięta nazwa menedżera kolejek	Rozstrzygnięta nazwa kolejki transmisji	Typ rozwiązania
QA	QMC	QA	QMC	TX1	Kolejka zdalna
QB	QMD	QB	QMD	TX1	Kolejka zdalna

Tabela 21. Tłumaczenie nazw kolejek zwrotnych w menedżerze kolejek QMA

Projektowanie aplikacji		Definicja aliasu odpowiedzi	
Lokalna QMGR	Nazwa kolejki dla komunikatów	Nazwa aliasu kolejki odpowiedzi	Zredefiniowany do
QMA	QRR	QR	QRR w klasie QMA_class1

Numeracja sekwencji komunikatów kanału

Kanał używa numerów kolejnych w celu sprawdzenia, czy komunikaty są dostarczane w tej samej kolejności, w jakiej są pobierane z kolejki transmisji.

Numery kolejne kanału są sprawdzane podczas uruchamiania kanału i w przypadku wystąpienia niezgodności. Oznacza to, że trwałe dane synchronizacji zostały utracone po obu stronach kanału; na przykład konfiguracja odtwarzania po awarii (DR) lub zakończenie przetwarzania wsadowego zostało przerwane w przypadku, gdy kanał był wątpliwy.

Resetowanie lub ignorowanie niezgodności numerów sekwencji, patrz **IgnoreSeqNumberMismatch** w sekcji *Kanały w pliku qm.ini*, nie stwarza ryzyka utraty ani duplikowania partii komunikatów i nie resetuje wątpliwych statusów kanału.

Te informacje mogą być wyświetlane za pomocą komendy DISPLAY CHSTATUS. Numer kolejny i identyfikator o nazwie LUWID są przechowywane w trwałej pamięci masowej dla ostatniego komunikatu przesyłanego w zadaniu wsadowym. Wartości te są używane podczas uruchamiania kanału w celu zapewnienia, że oba końce łączy są zgodne, co do których komunikaty zostały pomyślnie przesłane.

Sekwencyjne pobieranie komunikatów

Jeśli aplikacja umieszcza sekwencję komunikatów w tej samej kolejce docelowej, komunikaty te mogą być pobierane w sekwencji przez aplikację **pojedyncze** z sekwencją operacji MQGET, jeśli spełnione są następujące warunki:

- Wszystkie żądania umieszczenia zostały wykonane z tej samej aplikacji.
- Wszystkie żądania umieszczenia zostały wykonane z tej samej jednostki pracy lub wszystkie żądania umieszczenia zostały wykonane poza jednostką pracy.
- Wszystkie komunikaty mają ten sam priorytet.
- Wszystkie komunikaty mają tę samą trwałość.
- W przypadku zdalnego kolejkowania konfiguracja jest taka, że może istnieć tylko jedna ścieżka od aplikacji składającej żądanie umieszczenia, za pośrednictwem menedżera kolejek, poprzez komunikację międzykomunikacyjną, do docelowego menedżera kolejek i kolejki docelowej.
- Komunikaty nie są umieszczane w kolejce niedostarczonych komunikatów (na przykład w przypadku, gdy kolejka jest tymczasowo pełna).
- Aplikacja pobierając wiadomość nie zmienia celowo kolejności pobierania, na przykład określając konkretny *MsgId* lub *CorrelId* lub używając priorytetów komunikatów.

- Tylko jedna aplikacja wykonuje operacje pobierania komunikatów z kolejki docelowej. Jeśli istnieje więcej niż jedna aplikacja, aplikacje te muszą być zaprojektowane w taki sposób, aby wszystkie komunikaty były umieszczane w każdej kolejności umieszczanej przez aplikację wysyłającą.

Uwaga: Komunikaty z innych zadań i jednostek pracy mogą być przeplataczone z sekwencją, nawet w przypadku, gdy sekwencja została wstawiona w ramach jednej jednostki pracy.

Jeśli te warunki nie mogą być spełnione, a kolejność komunikatów w kolejce docelowej jest ważna, aplikacja może być zakodowana w taki sposób, aby używała własnego numeru kolejnego komunikatu jako części komunikatu, aby zapewnić porządek komunikatów.

Sekwencja pobierania szybkich, nietrwałych komunikatów

Nietrwałe komunikaty w szybkim kanale mogą wyprzeć komunikaty trwałe w tym samym kanale i nie mogą być wysyłane w taki sposób, aby były wyświetlane w kolejności. Odbierający agent MCA natychmiast umieszcza nietrwałe komunikaty w kolejce docelowej i sprawia, że są one widoczne. Komunikaty trwałe nie są widoczne do czasu następnego punktu synchronizacji.

Testowanie pętli zwrotnej

Testowanie pętli zwrotnej to technika na platformach innych niż z/OS, która umożliwia przetestowanie łącza komunikacyjnego bez faktycznego łączenia się z innym komputerem.

Połączenie między dwoma menedżerami kolejek jest skonfigurowane tak, jakby były one na oddzielnych komputerach, ale połączenie jest testowane przez zapętlone z powrotem do innego procesu na tym samym komputerze. Technika ta oznacza, że można testować kod komunikacyjny bez konieczności użycia aktywnej sieci.

Sposób, w jaki to robisz, zależy od tego, które produkty i protokoły, które używasz.

W systemach Windows można użyć adaptera "loopback".

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w dokumentacji produktów, które są używane.

Śledzenie trasy i rejestrowanie aktywności

Można potwierdzić, że komunikat ma być generowany przez serię menedżerów kolejek na dwa sposoby.

Można użyć aplikacji trasy wyświetlania IBM MQ, dostępnej za pomocą komendy sterującej **dspmqrte**, lub można użyć zapisu aktywności. Oba te tematy zostały opisane w sekcji [Odniesienie do monitorowania](#).

Wprowadzenie do zarządzania kolejkami rozproszonymi

Zarządzanie kolejkami rozproszonymi (DQM) jest używane do definiowania i sterowania komunikacją między menedżerami kolejek.

Zarządzanie kolejkami rozproszonymi:




- Umożliwia definiowanie i sterowanie kanałami komunikacyjnymi między menedżerami kolejek
- Udostępnia usługę kanału komunikatów, która służy do przenoszenia komunikatów z typu *kolejki lokalnej*, znanej jako kolejka transmisji, do połączeń komunikacyjnych w systemie lokalnym oraz z połączeń komunikacyjnych do kolejek lokalnych w docelowym menedżerze kolejek.
- Udostępnia narzędzia do monitorowania działania kanałów i diagnozowania problemów, korzystania z paneli, komend i programów.

Definicje kanałów wiążą nazwy kanałów z kolejkami transmisji, identyfikatorami łącza komunikacyjnego i atrybutami kanałów. Definicje kanałów są implementowane na różne sposoby na różnych platformach. Wysyłanie i odbieranie komunikatów jest kontrolowane przez programy znane jako *agenty kanałów komunikatów* (MCAs), które używają definicji kanału do uruchamiania i sterowania komunikacją.





Konsole MCA są kontrolowane przez samą DQM. Struktura jest zależna od platformy, ale zwykle obejmuje programy nasłuchujące i monitory wyzwalaczy, wraz z komendami i panelami operatora.

Kanał komunikatów to potok jednokierunkowy przeznaczony do przenoszenia komunikatów z jednego menedżera kolejek do innego. W związku z tym kanał komunikatów ma dwa punkty końcowe reprezentowane przez parę MCAs. Każdy punkt końcowy ma definicję końca kanału komunikatów. Na przykład jeden koniec zdefiniowałby nadawcę, drugi koniec dziennika.

Szczegółowe informacje na temat sposobu definiowania kanałów można znaleźć w:

-  [“Monitorowanie i sterowanie kanałami w systemie UNIX, Linux, and Windows” na stronie 234](#)
-  [“Monitorowanie i sterowanie kanałami w systemie z/OS” na stronie 934](#)
-  [“Monitorowanie i sterowanie kanałami w systemie IBM i” na stronie 259](#)

Przykłady planowania kanału komunikatów znajdują się w:

-  [Przykład planowania kanału komunikatów dla produktu UNIX, Linux, and Windows](#)
-  [Przykład planowania kanału komunikatów dla produktu IBM i](#)
-  [Przykład planowania kanału komunikatów dla produktu z/OS](#)
-  [Przykład planowania kanału komunikatów dla produktu z/OS przy użyciu grup współużytkowania kolejek](#)

Informacje na temat wyjść kanału można znaleźć w sekcji [Programy obsługi wyjścia kanału dla kanałów przesyłania komunikatów](#).

Pojęcia pokrewne

[“Wysyłanie i odbieranie komunikatów” na stronie 204](#)

Na poniższym rysunku przedstawiono model zarządzania kolejką rozproszoną, który przedstawia szczegóły relacji między obiektami, gdy komunikaty są przesyłane. Pokazuje również przepływ do sterowania.

[“Funkcja sterowania kanałem” na stronie 211](#)

Funkcja sterowania kanałami umożliwia definiowanie, monitorowanie i sterowanie kanałami.

[“Co się dzieje, gdy komunikat nie może zostać dostarczony?” na stronie 225](#)

Jeśli komunikat nie może zostać dostarczony, agent MCA może go przetworzyć na kilka sposobów. Może on spróbować ponownie, może zwrócić do nadawcy lub może umieścić go w kolejce niedostarczonych komunikatów.

[“Pliki konfiguracyjne i pliki konfiguracyjne” na stronie 230](#)

Obsługa danych inicjowania kanału zależy od platformy IBM MQ .

[“Konwersja danych dla komunikatów” na stronie 231](#)

Komunikaty produktu IBM MQ mogą wymagać konwersji danych podczas wysyłania między kolejkami w różnych menedżerach kolejek.

[“Pisanie własnych agentów kanałów komunikatów” na stronie 231](#)

Program IBM MQ umożliwia pisanie własnych programów agenta kanału komunikatów (MCA) lub instalowanie jednego z niezależnych dostawców oprogramowania.

[“Inne elementy do rozważenia dla zarządzania rozproszoną kolejką” na stronie 232](#)


Inne tematy, które należy rozważyć podczas przygotowywania produktu IBM MQ do zarządzania rozproszonymi kolejkami. Ten temat obejmuje niedostarczoną kolejkę komunikatów, kolejki używane, rozszerzenia systemowe i programy obsługi wyjścia użytkownika oraz działające kanały i obiekty nastuchiwania jako zaufane aplikacje.

Odsyłacze pokrewne

[Przykładowe informacje konfiguracyjne](#)

Wysyłanie i odbieranie komunikatów

Na poniższym rysunku przedstawiono model zarządzania kolejką rozproszoną, który przedstawia szczegóły relacji między obiektami, gdy komunikaty są przesyłane. Pokazuje również przepływ do sterowania.



Rysunek 17. Model zarządzania kolejkami rozproszonymi

Uwaga:

1. W zależności od platformy znajduje się jeden kanał MCA na kanał. Dla konkretnego menedżera kolejek może istnieć co najmniej jedna funkcja kontroli kanału.
2. Implementacja MCAs i funkcji sterowania kanałami jest wysoce zależna od platformy. Mogą to być programy lub procesy lub wątki, które mogą być pojedynczym obiektem lub wieloma elementami składającą się z kilku niezależnych lub połączonych części.
3. Wszystkie komponenty oznaczone gwiazdką mogą korzystać z interfejsu MQI.

Parametry kanałów

Agent MCA otrzymuje swoje parametry na jeden z kilku sposobów:

- Jeśli komenda zostanie uruchomiona przez komendę, nazwa kanału jest przekazywana w obszarze danych. Następnie agent MCA odczytuje definicję kanału bezpośrednio w celu uzyskania jego atrybutów.
- W przypadku nadawcy, a w niektórych przypadkach kanały serwera, agent MCA może być uruchamiany automatycznie przez wyzwalacz menedżera kolejek. Nazwa kanału jest pobierana z definicji procesu wyzwalacza, jeśli ma zastosowanie, i jest przekazywana do agenta MCA. Pozostałe przetwarzanie jest takie samo, jak opisane wcześniej. Kanały serwera muszą być skonfigurowane do wyzwalania tylko

wtedy, gdy są w pełni kwalifikowane, tj. określają parametr CONNAME, z którym ma zostać nawiązane połączenie.

- Jeśli uruchomiono zdalnie przez nadawcę, serwer, requester lub połączenie klienta, nazwa kanału jest przekazywana do danych początkowych z partnerskiego agenta kanału komunikatów. Agent MCA odczytuje definicję kanału bezpośrednio w celu uzyskania jego atrybutów.

Niektóre atrybuty, które nie zostały zdefiniowane w definicji kanału, są również negocjowane:

Podziel komunikaty

Jeśli jeden koniec nie obsługuje dzielenia komunikatów, to komunikaty podzielone nie są wysyłane.

Możliwość konwersji

Jeśli w razie potrzeby jeden koniec nie może wykonać niezbędnej konwersji strony kodowej lub kodowania liczbowego, drugi koniec musi się z nim obsługiwać. Jeśli żaden z nich nie obsługuje go, w razie potrzeby kanał nie może zostać uruchomiony.

Obsługa listy dystrybucyjnej

Jeśli jeden koniec nie obsługuje list dystrybucyjnych, partnerski agent MCA ustawia flagę w swojej kolejce transmisji, tak aby wiedziała, że przechwyci komunikaty przeznaczone dla wielu miejsc docelowych.

Status kanału i numery porządkowe

Programy agenta kanału komunikatów przechowują rekordy o bieżącym numerze kolejnym i jednostce logicznej numeru pracy dla każdego kanału oraz o ogólnym statusie kanału. Niektóre platformy umożliwiają wyświetlanie informacji o statusie w celu ułatwienia sterowania kanałami.

Jak wysłać wiadomość do innego menedżera kolejek


W tej sekcji opisano najprostszy sposób wysyłania komunikatu między menedżerami kolejek, w tym wymagania wstępne i wymagane autoryzacje. Inne metody mogą być również używane do wysyłania komunikatów do zdalnego menedżera kolejek.

Przed przestaniem komunikatu z jednego menedżera kolejek do innego, należy wykonać następujące kroki:



1. Sprawdź, czy wybrany protokół komunikacyjny jest dostępny.
2. Uruchom menedżery kolejek.
3. Uruchom inicjatory kanału.
4. Uruchom obiekty nasłuchiwania.

Aby utworzyć wymagane obiekty, należy mieć również odpowiednie uprawnienia do zabezpieczeń serwera IBM MQ .

Aby wysłać komunikaty z jednego menedżera kolejek do innego:

- Zdefiniuj następujące obiekty w źródłowym menedżerze kolejek:
 - Kanał nadawcy
 - Definicja kolejki zdalnej
 - Kolejka inicjuj ( wymagana w z/OS, w przeciwnym razie opcjonalna)
 - Kolejka transmisji
 - Kolejka niedostarczonych komunikatów
- Zdefiniuj następujące obiekty w docelowym menedżerze kolejek:
 - Kanał odbiorcy
 - Kolejka docelowa
 - Kolejka niedostarczonych komunikatów

Aby zdefiniować te obiekty, można użyć kilku różnych metod w zależności od platformy IBM MQ :

- Na wszystkich platformach można użyć komend skryptowych IBM MQ (MQSC) opisanych w sekcji [Komendy MQSC](#) komendy programmable command format (PCF) opisanych w sekcji [Automating administration tasks](#)(Automatyzacja zadań administracyjnych) lub IBM MQ Explorer.
-  W systemie z/OS można również korzystać z paneli operacji i sterowania opisanych w sekcji [Administrowanie programem IBM MQ for z/OS](#).
-  W systemie IBM i można również użyć interfejsu panelu.

Więcej informacji na temat tworzenia komponentów na potrzeby wysyłania komunikatów do innego menedżera kolejek można znaleźć w następujących podtematach:

Pojęcia pokrewne

[“Techniki kolejkowania rozproszonego IBM MQ” na stronie 182](#)

Podtematy w tej sekcji opisują techniki, które są używane podczas planowania kanałów. W tych podtematach opisano techniki ułatwiające zaplanowanie połączenia menedżerów kolejek oraz zarządzanie przepływem komunikatów między aplikacjami.

[“Wprowadzenie do zarządzania kolejkami rozproszonymi” na stronie 202](#)

Zarządzanie kolejkami rozproszonymi (DQM) jest używane do definiowania i sterowania komunikacją między menedżerami kolejek.

[“Kanały wyzwalające” na stronie 226](#)

Produkt IBM MQ udostępnia narzędzie do automatycznego uruchamiania aplikacji, gdy spełnione są określone warunki w kolejce. Ten obiekt jest nazywany wyzwaniem.

[“Bezpieczeństwo komunikatów” na stronie 224](#)

Oprócz typowych funkcji odtwarzania produktu IBM MQ, rozproszone zarządzanie kolejkami zapewnia, że komunikaty są dostarczane poprawnie za pomocą procedury punktu synchronizacji, która jest koordynowana między dwoma końcami kanału komunikatów. Jeśli ta procedura wykryje błąd, zamknie kanał, dzięki czemu można zbadać problem i bezpiecznie zachować komunikaty w kolejce transmisji, dopóki kanał nie zostanie zrestartowany.

Zadania pokrewne

[“Tworzenie menedżerów kolejek na wielu platformach” na stronie 7](#)

Zanim możliwe będzie użycie komunikatów i kolejek, należy utworzyć i uruchomić co najmniej jeden menedżer kolejek i powiązane z nim obiekty. Menedżer kolejek zarządza powiązаныmi z nim zasobami, a w szczególności z kolejkami, do których jest on właścicielem. Udostępnia on usługi kolejkowania aplikacjom dla wywołań interfejsu MQI (Message queuing Interface) interfejsu i komend do tworzenia, modyfikowania, wyświetlania i usuwania obiektów produktu IBM MQ.

[“Monitorowanie i sterowanie kanałami w systemie UNIX, Linux, and Windows” na stronie 234](#)

W przypadku produktu DQM konieczne jest utworzenie, monitorowanie i sterowanie kanałami zdalnymi menedżerami kolejek. Można sterować kanałami za pomocą komend, programów, IBM MQ Explorer, plików definicji kanałów oraz obszaru pamięci masowej na potrzeby synchronizacji informacji.

[“Monitorowanie i sterowanie kanałami w systemie IBM i” na stronie 259](#)

Za pomocą komend i paneli DQM można tworzyć, monitorować i sterować kanałami zdalnymi menedżerami kolejek. Każdy menedżer kolejek ma program DQM, który służy do sterowania połączeniami ze zgodnymi zdalnymi menedżerami kolejek.

[“Konfigurowanie połączeń między klientem i serwerem” na stronie 15](#)

Aby skonfigurować łącza komunikacyjne między programem IBM MQ MQI clients a serwerami, należy wybrać protokół komunikacyjny, zdefiniować połączenia na obu końcach łącza, uruchomić program nasłuchujący i zdefiniować kanały.

[“Konfigurowanie klastra menedżera kolejek” na stronie 281](#)

Klasy udostępniają mechanizm służący do łączenia menedżerów kolejek w sposób, który upraszcza zarówno początkową konfigurację, jak i bieżące zarządzanie. Można definiować komponenty klastra oraz tworzyć klastry i zarządzać nimi.

[“Konfigurowanie komunikacji z innymi menedżerami kolejek w systemie z/OS” na stronie 931](#)

W tej sekcji opisano przygotowania produktu IBM MQ for z/OS, które należy wykonać przed rozpoczęciem korzystania z kolejkowania rozproszonego.

Definiowanie kanałów

Aby wysyłać komunikaty z jednego menedżera kolejek do innego, należy zdefiniować dwa kanały. Należy zdefiniować jeden kanał w źródłowym menedżerze kolejek i jeden kanał w docelowym menedżerze kolejek.

W źródłowym menedżerze kolejek

Zdefiniuj kanał o typie kanału SENDER. Należy określić następujące informacje:

- Nazwa kolejki transmisji, która ma być używana (atrybut XMITQ).
- Nazwa połączenia systemu partnerskiego (atrybut CONNAME).
- Nazwa używanego przez użytkownika protokołu komunikacyjnego (atrybut TRPTYPE). W systemie IBM MQ for z/OSprotokół musi mieć wartość TCP lub LU6.2. Na innych platformach nie trzeba tego określać. Można go pozostawić w celu odebrania wartości z domyślnej definicji kanału.

Szczegółowe informacje na temat wszystkich atrybutów kanału są podane w sekcji [Atrybuty kanału](#).

W docelowym menedżerze kolejek

Zdefiniuj kanał o typie kanału RECEIVER i tej samej nazwie, co kanał nadawczy.

Podaj nazwę używanego protokołu komunikacyjnego (atrybut TRPTYPE). W systemie IBM MQ for z/OSprotokół musi mieć wartość TCP lub LU6.2. Na innych platformach nie trzeba tego określać. Można go pozostawić w celu odebrania wartości z domyślnej definicji kanału.

Definicje kanałów odbiorczych mogą być ogólne. Oznacza to, że jeśli istnieje kilka menedżerów kolejek komunikujących się z tym samym odbiornikiem, kanały wysyłający mogą określić tę samą nazwę dla odbiornika, a jedna definicja dziennika ma zastosowanie do wszystkich tych menedżerów.

Po zdefiniowaniu kanału można go przetestować za pomocą komendy PING CHANNEL. Ta komenda wysyła komunikat specjalny z kanału nadawczego do kanału odbiorczego i sprawdza, czy jest on zwracany.

Uwaga: Wartość parametru TRPTYPE jest ignorowana przez odpowiedni agent kanału komunikatów. Na przykład wartość TRPTYPE protokołu TCP w definicji kanału nadawczego została pomyślnie uruchomiona z parametrem TRPTYPE o wartości LU62 w definicji kanału odbierającego jako partnera.

Definiowanie kolejek

Aby wysyłać komunikaty z jednego menedżera kolejek do innego, należy zdefiniować maksymalnie sześć kolejek. Należy zdefiniować maksymalnie cztery kolejki w źródłowym menedżerze kolejek i maksymalnie dwie kolejki w docelowym menedżerze kolejek.

W źródłowym menedżerze kolejek

- Definicja kolejki zdalnej

W tej definicji należy określić następujące informacje:

Nazwa zdalnego menedżera kolejek

Nazwa docelowego menedżera kolejek.

Nazwa zdalnej kolejki


Nazwa kolejki docelowej w docelowym menedżerze kolejek.

Nazwa kolejki transmisji


Nazwa kolejki transmisji. Nie trzeba podawać tej nazwy kolejki transmisji. Jeśli nie, zostanie użyta kolejka transmisji o tej samej nazwie, co docelowy menedżer kolejek. Jeśli ta opcja nie istnieje, używana jest domyślna kolejka transmisji. Zaleca się nadanie tej samej nazwie kolejki transmisji, która jest nazwą docelowego menedżera kolejek, tak aby kolejka była domyślnie znaleziona.

- Definicja kolejki inicjuj

 Jest to wartość wymagana. Należy użyć kolejki inicjuj. SYSTEM.CHANNEL.INITQ.

 Ta wartość jest opcjonalna. Rozważ nazwanie nazwy kolejki inicjuj SYSTEM.CHANNEL.INITQ.

- Definicja kolejki transmisji

Kolejka lokalna z atrybutem USAGE ustawionym na XMITQ.  Jeśli używany jest interfejs rodziny IBM MQ for IBM i, atrybut USAGE ma wartość *TMQ.

- Definicja kolejki niewystanych wiadomości

Zdefiniuj kolejkę niedostarczonych komunikatów, do której mogą być zapisywane niedostarczone komunikaty.

W docelowym menedżerze kolejek

- Definicja kolejki lokalnej

Kolejka docelowa. Nazwa tej kolejki musi być taka sama, jak nazwa określona w polu nazwy zdalnej kolejki definicji kolejki zdalnej w źródłowym menedżerze kolejek.

- Definicja kolejki niewystanych wiadomości

Zdefiniuj kolejkę niedostarczonych komunikatów, do której mogą być zapisywane niedostarczone komunikaty.

Pojęcia pokrewne

[“Tworzenie kolejki transmisji” na stronie 208](#)

Zanim możliwe będzie uruchomienie kanału (innego niż kanał requestera), należy zdefiniować kolejkę transmisji zgodnie z opisem w tej sekcji. Nazwa kolejki transmisji musi być określona w definicji kanału.

[“Tworzenie kolejki transmisji w systemie IBM i” na stronie 208](#)

Kolejkę transmisji na platformie IBM i można utworzyć za pomocą panelu Tworzenie kolejki MQM.

Tworzenie kolejki transmisji

Zanim możliwe będzie uruchomienie kanału (innego niż kanał requestera), należy zdefiniować kolejkę transmisji zgodnie z opisem w tej sekcji. Nazwa kolejki transmisji musi być określona w definicji kanału.

Zdefiniuj kolejkę lokalną z atrybutem USAGE ustawionym na XMITQ dla każdego kanału komunikatów wysyłających. Jeśli w definicjach kolejek zdalnych ma być używana konkretna kolejka transmisji, należy utworzyć kolejkę zdalną w sposób pokazany na rysunku.

Aby utworzyć kolejkę transmisji, należy użyć komend IBM MQ (MQSC), tak jak pokazano to w poniższych przykładach:

Przykład tworzenia kolejki transmisji

```
DEFINE QLOCAL(QM2) DESCR('Transmission queue to QM2') USAGE(XMITQ)
```

Przykład tworzenia kolejki zdalnej

```
DEFINE QREMOTE(PAYROLL) DESCR('Remote queue for QM2') +
XMITQ(QM2) RNAME(PAYROLL) RQMNAME(QM2)
```

Należy rozważyć nadanie nazwy kolejki nadawanej nazwie menedżera kolejek w systemie zdalnym, tak jak to pokazano na przykładach.

Tworzenie kolejki transmisji w systemie IBM i

Kolejkę transmisji na platformie IBM i można utworzyć za pomocą panelu Tworzenie kolejki MQM.

Należy zdefiniować kolejkę lokalną z atrybutem Użycia ustawionym na wartość *TMQ dla każdego kanału komunikatów wysyłających.

Aby użyć definicji kolejek zdalnych, należy użyć tej samej komendy w celu utworzenia kolejki typu *RMT, a użycie wartości *NORMAL.

Aby utworzyć kolejkę transmisji, należy użyć komendy CRTMQMQ z wiersza komend w celu wyświetlenia pierwszego panelu tworzenia kolejki. Patrz [Rysunek 18 na stronie 209](#).


```

Create MQM Queue (CRTMQMQ)
Type choices, press Enter.
Queue name . . . . .
Queue type . . . . . ____ *ALS, *LCL, *MDL, *RMT
Message Queue Manager name . . . *DFT_____
-----

Bottom
F3=Exit F4=Prompt F5=Refresh F12=Cancel F13=How to use this display
F24=More keys
+

```

Rysunek 18. Tworzenie kolejki (1)

Należy wpisać nazwę kolejki i określić typ kolejki, która ma zostać utworzona: lokalny, zdalny lub alias. W przypadku kolejki transmisji określ na tym panelu opcję Lokalne (*LCL), a następnie naciśnij klawisz Enter.

Zostanie wyświetlona druga strona panelu Tworzenie kolejki MQM (Create MQM Queue). Patrz [Rysunek 19 na stronie 209](#).

```

Create MQM Queue (CRTMQMQ)
Type choices, press Enter.
Queue name . . . . . > HURS.2.HURS.PRIORIT
Queue type . . . . . > *LCL *ALS, *LCL, *MDL, *RMT
Message Queue Manager name . . . *DFT
Replace . . . . . *NO *NO, *YES
Text 'description' . . . . .
Put enabled . . . . . *YES *SYSDFTQ, *NO, *YES
Default message priority . . . . 0 0-9, *SYSDFTQ
Default message persistence . . . *NO *SYSDFTQ, *NO, *YES
Process name . . . . .
Triggering enabled . . . . . *NO *SYSDFTQ, *NO, *YES
Get enabled . . . . . *YES *SYSDFTQ, *NO, *YES
Sharing enabled . . . . . *YES *SYSDFTQ, *NO, *YES

More...
F3=Exit F4=Prompt F5=Refresh F12=Cancel F13=How to use this display
F24=More keys

```

Rysunek 19. Tworzenie kolejki (2)

Zmień dowolną z wyświetlanych wartości domyślnych. Naciśnij klawisz Page Down, aby przejść do następnego ekranu; patrz [Rysunek 20 na stronie 210](#).

Create MQM Queue (CRTMQMQ)

Type choices, press Enter.

```
Default share option . . . . . *YES      *SYSDFTQ, *NO, *YES
Message delivery sequence . . . *PTY    *SYSDFTQ, *PTY, *FIFO
Harden backout count . . . . . *NO     *SYSDFTQ, *NO, *YES
Trigger type . . . . . *FIRST  *SYSDFTQ, *FIRST, *ALL...
Trigger depth . . . . . 1          1-99999999, *SYSDFTQ
Trigger message priority . . . . 0       0-9, *SYSDFTQ
Trigger data . . . . . '          '
Retention interval . . . . . 99999999 0-99999999, *SYSDFTQ
Maximum queue depth . . . . . 5000    1-24000, *SYSDFTQ
Maximum message length . . . . . 4194304 0-4194304, *SYSDFTQ
Backout threshold . . . . . 0        0-99999999, *SYSDFTQ
Backout requeue queue . . . . . '          '
Initiation queue . . . . . '          '

```

More...

F3=Exit F4=Prompt F5=Refresh F12=Cancel F13=How to use this display
F24=More keys

Rysunek 20. Tworzenie kolejki (3)

W polu Użycie tego panelu wpisz *TMQ, dla kolejki transmisji, a następnie zmień dowolne wartości domyślne wyświetlone w innych polach.

Create MQM Queue (CRTMQMQ)

Type choices, press Enter.

```
Usage . . . . . *TMQ      *SYSDFTQ, *NORMAL, *TMQ
Queue depth high threshold . . . 80      0-100, *SYSDFTQ
Queue depth low threshold . . . 20     0-100, *SYSDFTQ
Queue full events enabled . . . *YES   *SYSDFTQ, *NO, *YES
Queue high events enabled . . . *YES   *SYSDFTQ, *NO, *YES
Queue low events enabled . . . *YES   *SYSDFTQ, *NO, *YES
Service interval . . . . . 99999999 0-99999999, *SYSDFTQ
Service interval events . . . . *NONE  *SYSDFTQ, *HIGH, *OK, *NONE
Distribution list support . . . *NO    *SYSDFTQ, *NO, *YES
Cluster Name . . . . . *SYSDFTQ
Cluster Name List . . . . . *SYSDFTQ
Default Binding . . . . . *SYSDFTQ *SYSDFTQ, *OPEN, *NOTFIXED

```

Bottom

F3=Exit F4=Prompt F5=Refresh F12=Cancel F13=How to use this display
F24=More keys

Rysunek 21. Tworzenie kolejki (4)

Po upewnieniu się, że pola zawierają poprawne dane, naciśnij klawisz Enter, aby utworzyć kolejkę.

Uruchamianie kanału

Po umieszczeniu komunikatów w kolejce zdalnej zdefiniowanej w źródłowym menedżerze kolejek są one zapisywane w kolejce transmisji aż do momentu uruchomienia kanału. Gdy kanał został uruchomiony, komunikaty są dostarczane do kolejki docelowej w zdalnym menedżerze kolejek.

Uruchom kanał w wysyłającym menedżerze kolejek za pomocą komendy START CHANNEL. Po uruchomieniu kanału nadawczego kanał odbiorczy jest uruchamiany automatycznie (przez program nasłuchujący), a komunikaty są wysyłane do kolejki docelowej. Oba końce kanału komunikatów muszą być uruchomione dla komunikatów, które mają zostać przesłane.

Ponieważ dwa końce kanału znajdują się w różnych menedżerach kolejek, mogły zostać zdefiniowane z innymi atrybutami. Aby rozwiązać wszelkie różnice, podczas uruchamiania kanału następuje wstępne negocjowanie danych między tymi dwoma końcami. W ogólnym przypadku dwa końce kanału działają z atrybutami wymagającym mniejszej liczby zasobów. Dzięki temu większe systemy mogą obsługiwać mniejsze zasoby mniejszych systemów na drugim końcu kanału komunikatów.

Wysyłający agent MCA splituje duże komunikaty przed wystaniem ich przez kanał. Są one ponownie montowane w zdalnym menedżerze kolejek. Nie jest to widoczne dla użytkownika.

Agent MCA może przysyłać komunikaty przy użyciu wielu wątków. Ten proces o nazwie *pipelining* umożliwia agentowi MCA przysyłanie komunikatów w bardziej efektywny sposób, z mniejszą liczbą stanów oczekiwania. Pipetowanie poprawia wydajność kanałów.

Funkcja sterowania kanałem

Funkcja sterowania kanałami umożliwia definiowanie, monitorowanie i sterowanie kanałami.

Komendy są wydawane za pośrednictwem paneli, programów lub z poziomu wiersza komend do funkcji sterowania kanałem. W interfejsie panelu są również wyświetlane dane dotyczące statusu kanału i definicji kanału. Można użyć formatów komend programowalnych lub komend IBM MQ (MQSC) i komend sterujących, które są szczegółowo opisane w sekcji [“Monitorowanie i sterowanie kanałami w systemie UNIX, Linux, and Windows”](#) na stronie 234.

Komendy mieszczą się w następujących grupach:

- Administrowanie kanałami
- Sterowanie kanałami
- Monitorowanie statusu kanału

Komendy administrowania kanałami zajmują się definicjami kanałów. Umożliwiają one:

- Tworzenie definicji kanału
- Kopiowanie definicji kanału
- Zmianę definicję kanału
- Usuwanie definicji kanału

Komendy sterowania kanałami zarządzają działaniem kanałów. Umożliwiają one:

- Uruchom kanał
- Zatrzymywanie kanału
- Zsynchronizuj ponownie z partnerem (w niektórych implementacjach)
- Resetuj numery kolejne komunikatów
- Rozstrzygnięcie wątpliwej partii komunikatów
- Wykonaj komendę ping; wyślij test komunikacji między kanałem

Monitorowanie kanału wyświetla stan kanałów, na przykład:

- Bieżące ustawienia kanału
- Określa, czy kanał jest aktywny, czy nieaktywny
- Określa, czy kanał został zakończony w stanie zsynchronizowanym

Pojęcia pokrewne

[Określanie problemu dla kanałów](#)

Przygotowywanie kanałów

Przed rozpoczęciem próby uruchomienia kanału komunikatów lub kanału MQI należy przygotować kanał. Należy upewnić się, że wszystkie atrybuty definicji kanału lokalnego i zdalnego są poprawne i zgodne.

Atrybuty kanału zawierają opis definicji kanału i atrybutów.

Mimo że definicje kanałów jawnych zostały skonfigurowane, negocjacje kanału przeprowadzone podczas uruchamiania kanału mogą przestąpić jedną lub inną wartość zdefiniowaną w zdefiniowanych wartościach. To zachowanie jest normalne, a nie widoczne dla użytkownika i zostało zorganizowane w ten sposób, aby w przeciwnym razie niezgodne definicje mogły działać razem.

Automatyczna definicja kanału odbiorczego i kanałów połączenia z serwerem

W składniku IBM MQ na wszystkich platformach z wyjątkiem z/OS, jeśli nie ma odpowiedniej definicji kanału, dla kanału odbiorczego lub kanału połączenia z serwerem, dla którego włączono automatyczne definiowanie definicji, definicja jest tworzona automatycznie. Definicja jest tworzona przy użyciu:

1. Odpowiednia definicja kanału modelu, SYSTEM.AUTO.RECEIVER lub SYSTEM.AUTO.SVRCONN. Definicje kanałów modelowych dla automatycznej definicji są takie same jak wartości domyślne systemu SYSTEM.DEF.RECEIVER i SYSTEM.DEF.SVRCONN, z wyjątkiem pola opisu, który jest "automatycznie definiowany przez", po którym następuje 49 odstępów. Administrator systemów może wybrać opcję zmiany dowolnej części dostarczonych definicji kanału modelu.
2. Informacje z systemu partnerskiego. Wartości pochodzące od partnera są używane dla nazwy kanału i wartości zawijania numeru kolejnego.
3. Program obsługi wyjścia kanału, którego można użyć do zmiany wartości utworzonych przez funkcję automatycznego definiowania. Patrz: program obsługi wyjścia automatycznej definicji kanału.

Opis jest następnie sprawdzany w celu określenia, czy został on zmieniony przez wyjście z automatycznej definicji, czy też dlatego, że definicja modelu została zmieniona. Jeśli pierwsze 44 znaki nadal są "automatycznie definiowane przez", po którym następuje 29 odstępów, to nazwa menedżera kolejek zostanie dodana. Jeśli ostatnie 20 znaków jest nadal puste, dodawane są lokalne daty i godziny.

Po utworzeniu i zapisaniu definicji kanału rozpoczyna się ona tak, jakby definicja zawsze istniała. Wielkość zadania wsadowego, wielkość transmisji i wielkość komunikatu są negocjowane z partnerem.

Definiowanie innych obiektów

Zanim możliwe będzie uruchomienie kanału komunikatów, oba końce muszą zostać zdefiniowane (lub włączone dla automatycznej definicji) w swoich menedżerach kolejek. Kolejka transmisji, która ma być używana, musi być zdefiniowana dla menedżera kolejek w wysyłającym końcu. Łącze komunikacyjne musi być zdefiniowane i dostępne. Może być konieczne przygotowanie innych obiektów produktu IBM MQ, takich jak definicje kolejek zdalnych, definicje aliasów menedżera kolejek i definicje aliasów kolejek odpowiedzi do kolejki, w celu zaimplementowania scenariuszy opisanych w sekcji "Konfigurowanie rozproszonego kolejkowania" na stronie 181.

Informacje na temat definiowania kanałów MQI zawiera sekcja "Definiowanie kanałów MQI" na stronie 29.

Wiele kanałów komunikatów na kolejkę transmisji

Możliwe jest zdefiniowanie więcej niż jednego kanału na kolejkę transmisji, ale tylko jeden z tych kanałów może być aktywny w dowolnym momencie. Należy rozważyć tę opcję w celu udostępnienia alternatywnych tras między menedżerami kolejek w celu równoważenia ruchu i działania naprawczego związanego z awarią łącza. Kolejka transmisji nie może być używana przez inny kanał, jeśli poprzedni kanał używany przez ten kanał przerwie pozostawienie zadania wsadowego komunikatów wątpliwych na końcu wysyłania. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja "Obsługa wątpliwych kanałów" na stronie 223.

Uruchamianie kanału

Kanał może zostać wywołany w celu uruchomienia przesyłania komunikatów na jeden z czterech sposobów. Może to być:

- Uruchomiony przez operator (nie jest odbiornikiem, odbiornikiem klastra lub kanałami połączeń serwera).
- Wyzwalane z kolejki transmisji. Ta metoda ma zastosowanie do kanałów nadawczych i w pełni kwalifikowanych kanałów serwera (tych kanałów, które określają parametr CONNAME). Należy przygotować niezbędne obiekty dla wyzwalania kanałów.
- Uruchomiono z aplikacji (nie ma kanałów odbiorczych, odbiorczych klastra lub kanałów połączenia z serwerem).
- Uruchomiono zdalnie z sieci przez nadawcę, nadawcę klastra, requester, serwer lub kanał połączenia klienckiego. Kanał odbiorczy, odbiornik klastra i prawdopodobnie transmisje kanału serwera i requestera są uruchamiane w ten sposób; dlatego są to kanały połączenia z serwerem. Same kanały muszą być już uruchomione (to jest, włączone).


Uwaga: Ponieważ kanał jest "uruchomiony", to nie musi on przysyłać komunikatów. Zamiast tego może być ono włączone, aby można było rozpocząć transmisję, gdy wystąpi jeden z czterech opisanych wcześniej zdarzeń. Włączanie i wyłączanie kanału jest realizowane za pomocą komend operatora START i STOP.

Stany kanału


Kanał może być w jednym z wielu stanów w dowolnym momencie. Niektóre stany mają również podstany. Z danego stanu kanał może przenieść się do innych stanów.

Rysunek 22 na stronie 213 przedstawia hierarchię wszystkich możliwych stanów kanału i podstanów, które mają zastosowanie do każdego z stanów kanału.

Rysunek 23 na stronie 214 przedstawia powiązania między stanami kanałów. Odsyłacze te mają zastosowanie do wszystkich typów kanałów komunikatów i kanałów połączenia z serwerem.



Rysunek 22. Stany kanału i podstany



Rysunek 23. Przeptywy między stanami kanałów

Bieżący i aktywny


Kanał jest *bieżący*, jeśli jest on w dowolnym stanie innym niż nieaktywny. Bieżący kanał jest *aktywny*, chyba że znajduje się on w stanie PONAWIANIE, ZATRZYMANY lub STARTING. Gdy kanał jest aktywny, korzysta z zasobu, a proces lub wątek jest uruchomiony. Siedem możliwych stanów aktywnych kanałów (INICJOWANIE, WIĄZANIE, PRZEŁĄCZANIE, ŻĄDANIE, URUCHAMIANIE, WSTRZYMANE LUB ZATRZYMYWANIE) jest podświetlane w programie [Rysunek 23](#) na stronie 214.

Aktywny kanał może również pokazywać podstan, dając więcej szczegółów na temat tego, co robi kanał. Podstany dla każdego stanu są wyświetlane w programie [Rysunek 22](#) na stronie 213.

Bieżący i aktywny

Kanał jest "bieżący", jeśli jest on w dowolnym stanie innym niż nieaktywny. Bieżący kanał jest "aktywny", chyba że znajduje się on w stanie PONAWIANIE, ZATRZYMANY lub STARTING.

Jeśli kanał jest "aktywny", może również wyświetlić podstan, podając więcej szczegółów na temat tego, co robi kanał.



Rysunek 24. Przepływy między stanami kanałów





Uwaga:

1. Gdy kanał znajduje się w jednym z sześciu stanów podświetlonych w produkcie Rysunek 24 na stronie 215 (INICJOWANIE, WIAZANIE, ŻĄDANIE, URUCHAMIANIE, WSTRZYMANE LUB ZATRZYMYWANIE), jest to zasób, który jest konsumowany, a proces lub wątek jest uruchomiony; kanał jest *aktywny*.




2. Gdy kanał jest w stanie STOPPED, sesja może być aktywna, ponieważ następny stan nie jest jeszcze znany.

Określanie maksymalnej liczby bieżących kanałów

Można określić maksymalną liczbę kanałów, które mogą być jednocześnie aktualne. Liczba ta jest liczbą kanałów, które mają pozycje w tabeli statusu kanału, w tym kanały, które są ponawiane i kanały, które zostały zatrzymane. Określ tę opcję dla używanej platformy:

-  Użyj komendy ALTER QMGR MAXCHL .
-  Edytuj plik inicjowania menedżera kolejek.
-   Edytuj plik konfiguracyjny menedżera kolejek.
- Należy używać komponentu IBM MQ Explorer.

Więcej informacji na temat wartości ustawionych przy użyciu inicjowania lub pliku konfiguracyjnego zawiera sekcja [Konfiguracja sekcji pliku konfiguracyjnego dla rozproszonego kolejkowania](#). Więcej informacji na temat określania maksymalnej liczby kanałów można znaleźć w następujących tematach:

-  [Administrowanie produktem IBM MQ.](#)
-  [Administrowanie produktem IBM MQ for IBM i.](#)
-  [Administrowanie produktem IBM MQ for z/OS.](#)

Uwaga:

1. Liczba kanałów połączenia z serwerem jest dotłączana do tej liczby.
2. Kanał musi być aktualny, zanim będzie mógł być aktywny. Jeśli kanał jest uruchomiony, ale nie może stać się bieżącym, uruchomienie nie powiedzie się.

Określanie maksymalnej liczby aktywnych kanałów


Można również określić maksymalną liczbę aktywnych kanałów, aby zapobiec przeciążenia systemu przez wiele kanałów startowych. Jeśli używana jest ta metoda, należy ustawić małą wartość atrybutu interwału odłączenia tak, aby możliwe było uruchomienie kanałów oczekujących od razu po zakończeniu działania innych kanałów.

Za każdym razem, gdy kanał, który ponawia próbę nawiązania połączenia ze swoim partnerem, musi stać się aktywnym kanałem. Jeśli próba nie powiedzie się, pozostaje ona bieżącym kanałem, który nie jest aktywny, dopóki nie zostanie czas na kolejną próbę. Liczba ponownych prób nawiązania połączenia przez kanał, a także częstotliwość, która jest określana przez liczbę ponowień i atrybuty kanału interwału ponowienia. Dla obu tych atrybutów istnieją krótkie i długie wartości. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [Atrybuty kanału](#) .

Gdy kanał musi stać się aktywnym kanałem (ponieważ została wydana komenda START lub została ona wyzwolona, lub dlatego, że jest to czas dla innej próby ponowienia), ale nie jest w stanie wykonać tej czynności, ponieważ liczba aktywnych kanałów jest już ustawiona na maksymalną wartość, kanał czeka, aż jeden z aktywnych gniazd zostanie zwolniony przez inną instancję kanału, która przestaje być aktywna. Jeśli jednak kanał jest uruchamiany, ponieważ jest inicjowany zdalnie, a w tym czasie nie są dostępne żadne aktywne gniazda, to inicjowanie zdalne jest odrzucane.

Za każdym razem, gdy kanał, inny niż kanał requestera, próbuje się uaktywnia, przechodzi do stanu STARTING. Ten stan występuje nawet wtedy, gdy istnieje aktywne gniazdo, które jest natychmiast dostępne, chociaż jest ono dostępne tylko w stanie STARTING przez krótki czas. Jeśli jednak kanał musi czekać na aktywne gniazdo, jest on w stanie STARTING, gdy oczekuje na to.




Kanały requestera nie są w stanie STARTING. Jeśli kanał requestera nie może zostać uruchomiony, ponieważ liczba aktywnych kanałów jest już w limicie, kanał zostanie zakończony nieprawidłowo.

Za każdym razem, gdy kanał inny niż kanał requestera nie może uzyskać aktywnej szczeliny, a więc czeka na jeden z nich, komunikat jest zapisywany w dzienniku  lub w konsoli produktu z/OS, a zdarzenie jest generowane. Gdy gniazdo zostaje później zwolnione, a kanał jest w stanie go nabyć, generowane są kolejne komunikaty i zdarzenie. Żadne z tych zdarzeń i komunikatów nie są generowane, jeśli kanał jest w stanie od razu uzyskać gniazdo.

Jeśli komenda STOP CHANNEL zostanie wydana, gdy kanał oczekuje na aktywne działanie, kanał przechodzi do stanu STOPPED. Zostanie podniesione zdarzenie Channel-Stopped.

Kanały połączenia z serwerem są dołączane do maksymalnej liczby aktywnych kanałów.


Więcej informacji na temat określania maksymalnej liczby aktywnych kanałów można znaleźć w następujących tematach:

-  [Administrowanie produktem IBM MQ.](#)
-  [Administrowanie produktem IBM MQ for IBM i.](#)
-  [Administrowanie produktem IBM MQ for z/OS.](#)


Błędy kanału


Błędy w kanałach powodują, że kanał zatrzyma kolejne transmisje. Jeśli kanał jest nadawcą lub serwerem, przechodzi on do stanu RETRY, ponieważ jest możliwe, że problem może się wyzerować. Jeśli nie jest możliwe przejście do stanu RETRY, kanał przechodzi do stanu STOPPED.

Dla kanałów wysyłających powiązana kolejka transmisji jest ustawiona na GET (DISABLED), a wyzwalanie jest wyłączone. (Komenda STOP z parametrem STATUS (STOPPED) przejmuje stronę, która wydała komendę STOPPED; tylko upływ czasu odłączenia lub komenda STOP ze statusem (INACTIVE) powoduje, że kończy się on normalnie i staje się nieaktywny.) Kanały, które są w stanie STOPPED, wymagają interwencji operatora, zanim będą mogły zostać zrestartowane (patrz [“Restartowanie zatrzymanych kanałów”](#) na stronie 222).

Uwaga: W przypadku systemów  IBM i UNIX, Linux, and Windows inicjator kanału musi być uruchomiony, aby można było ponowić próbę. Jeśli inicjator kanału nie jest dostępny, kanał staje się nieaktywny i musi zostać zrestartowany ręcznie. Jeśli do uruchamiania kanału jest używany skrypt, przed próbą uruchomienia skryptu upewnij się, że inicjator kanału jest uruchomiony.

Licznik długookresowych ponowień (LONGRTY) opisuje sposób ponawiania prac. Jeśli błąd będzie się czyścił, kanał zostanie zrestartowany automatycznie, a kolejka transmisji zostanie ponownie włączona. Jeśli limit ponownych prób zostanie osiągnięty bez usunięcia błędu, kanał przejdzie do stanu STOPPED. Zatrzymany kanał musi zostać zrestartowany ręcznie przez operatora. Jeśli błąd jest nadal obecny, nie będzie ponawiał próby ponownego wystąpienia błędu. Po pomyślnym uruchomieniu kolejka transmisji jest ponownie włączona.

 Jeśli inicjator kanału zostanie zatrzymany w czasie, gdy kanał jest w stanie RETRYING lub STOPPED, status kanału zostanie zapamiętany podczas restartowania inicjatora kanału. Jednak status kanału dla kanału typu SVRCONN jest resetowany, jeśli inicjator kanału zostanie zatrzymany, gdy kanał ma status ZATRZYMANY.

 Jeśli menedżer kolejek zostanie zatrzymany w czasie, gdy kanał jest w stanie RETRYING lub STOPPED, status kanału zostanie zapamiętany po zrestartowaniu menedżera kolejek. Począwszy od wersji IBM MQ 8.0, odnosi się to również do kanałów SVRCONN. Poprzednio status kanału dla kanału typu SVRCONN został zresetowany, jeśli inicjator kanału został zatrzymany, gdy kanał był w stanie ZATRZYMANY.

Jeśli kanał nie może umieścić komunikatu w kolejce docelowej, ponieważ kolejka jest zapelniona lub zablokowana, kanał może ponowić operację określoną liczbę razy (określoną w atrybucie Licznik ponowień komunikatu) w przedziale czasu (określonym w atrybucie interwału ponowienia komunikatu). Alternatywnie można napisać własne wyjście z ponowieniem komunikatu, które określa, które okoliczności powodują ponowienie, a także liczbę podjętych prób. Kanał przechodzi do stanu PAUSED podczas oczekiwania na zakończenie odstępu czasu między ponownymi próbami komunikatów.

Informacje na temat atrybutów kanału i programów obsługi wyjścia kanału dla kanałów przesyłania komunikatów znajdują się w sekcji [Atrybuty kanału](#). Informacje na temat wyjścia z ponowieniem komunikatu są dostępne w celach informacyjnych.

Limity kanału połączenia z serwerem

Limity kanałów połączenia z serwerem można ustawić w taki sposób, aby uniemożliwić aplikacjom klienckim wyczerpujące zasoby kanału menedżera kolejek za pomocą parametru **MAXINST** oraz aby zapobiec wyczerpaniu mocy obliczeniowej kanału połączenia z serwerem przez pojedynczą aplikację kliencką za pomocą parametru **MAXINSTC**.

W przypadku komendy **DEFINE CHANNEL** należy ustawić wartości **MAXINST** i **MAXINSTC**.

Maksymalna łączna liczba kanałów może być aktywna w dowolnym momencie w pojedynczym menedżerze kolejek. Łączna liczba instancji kanału połączenia z serwerem jest uwzględniana w maksymalnej liczbie aktywnych kanałów.

Jeśli nie zostanie określona maksymalna liczba jednoczesnych instancji kanału połączenia z serwerem, które mogą zostać uruchomione, możliwe jest, że dla pojedynczej aplikacji klienckiej zostanie nawiązane połączenie z pojedynczym kanałem połączenia serwera w celu wyprowadzenia maksymalnej dostępnej liczby aktywnych kanałów. Po osiągnięciu maksymalnej liczby aktywnych kanałów menedżer kolejek nie może uruchamiać żadnych innych kanałów. Aby uniknąć takiej sytuacji, należy ograniczyć liczbę jednoczesnych instancji pojedynczego kanału połączenia z serwerem, który może być uruchomiony, niezależnie od tego, który klient je uruchomił.

Jeśli wartość limitu zostanie zmniejszona do poziomu poniżej bieżącej liczby instancji kanału połączenia z serwerem, nawet do zera, to nie ma to wpływu na działające kanały. Nie można uruchomić nowych instancji, dopóki nie przestaną działać wystarczające istniejące instancje, tak aby liczba obecnie działających instancji była mniejsza niż wartość limitu.

Ponadto wiele różnych kanałów połączenia klienckiego może łączyć się z indywidualnym kanałem połączenia serwera. Limit liczby jednoczesnych instancji pojedynczego kanału połączenia z serwerem, który może zostać uruchomiony, niezależnie od tego, który klient je uruchomił, uniemożliwia klientowi wyczerpującą maksymalną liczbę aktywnych kanałów menedżera kolejek. Jeśli nie zostanie również ograniczona liczba jednoczesnych instancji pojedynczego kanału połączenia z serwerem, które można uruchomić z pojedynczego klienta, to w przypadku pojedynczej, wadliwej aplikacji klienckiej można otworzyć tak wiele połączeń, że wyczerpała ona pojemność kanału przydzielonego dla pojedynczego kanału połączenia z serwerem, a więc uniemożliwia innym klientom korzystanie z kanału od łączenia się z tym kanałem. Aby uniknąć takiej sytuacji, należy ograniczyć liczbę jednoczesnych instancji pojedynczego kanału połączenia z serwerem, które mogą być uruchamiane z poziomu pojedynczego klienta.

Jeśli wartość pojedynczego limitu klienta zostanie zmniejszona poniżej liczby instancji kanału połączenia z serwerem, które są obecnie uruchomione z poszczególnych klientów, nawet do zera, to nie ma to wpływu na działające kanały. Jednak nowe instancje kanału połączenia z serwerem nie mogą być uruchamiane z poziomu pojedynczego klienta, który przekracza nowy limit, dopóki nie zostaną uruchomione wystarczające instancje z tego klienta, tak aby liczba obecnie działających instancji była mniejsza niż wartość tego parametru.

Odsyłacze pokrewne

[Atrybuty kanału i typy kanałów](#)

[Zdefiniowanie kanału](#)

Sprawdzanie, czy drugi koniec kanału jest nadal dostępny

Można użyć interwału pulsu, interwału sprawdzania połączenia i limitu czasu odbierania, aby sprawdzić, czy drugi koniec kanału jest dostępny.

Puls

Za pomocą atrybutu kanału interwału pulsu można określić, że przepływy mają być przekazywane z wysyłającego agenta MCA, gdy w kolejce transmisji nie ma żadnych komunikatów, zgodnie z opisem w sekcji [Interwał pulsu \(HBINT\)](#).

Utrzymuj aktywność

W produkcie IBM MQ for z/OS, jeśli jako protokół transportowy używany jest protokół TCP/IP, można również określić wartość atrybutu KAINTE (**Keepalive** interval channel). Zaleca się, aby odstęp czasu **Keepalive** był większy niż odstęp czasu pulsu, a mniejszy niż odstęp czasu rozłączenia. Można użyć tego atrybutu do określenia wartości limitu czasu dla każdego kanału, zgodnie z opisem w sekcji [Interwał sprawdzania połączenia \(KAINTE\)](#).

W systemach IBM MQ for IBM i i UNIX, Linux, and Windows , jeśli jako protokół transportowy używany jest protokół TCP, można ustawić wartość `keepalive=yes`. Jeśli ta opcja zostanie podana, TCP okresowo sprawdza, czy drugi koniec połączenia jest nadal dostępny. Nie jest, kanał jest przerwany. Ta opcja jest opisana w sekcji [Interwał sprawdzania połączenia \(KAINTE\)](#).

Jeśli istnieją niewiarygodne kanały, które zgłaszają błędy TCP, użycie opcji **Keepalive** oznacza, że istnieje większe prawdopodobieństwo, że kanały będą mogły zostać odzyskane.

Można określić odstępy czasu, aby sterować działaniem opcji **Keepalive** . Zmiana odstępu czasu ma wpływ tylko na kanały TCP/IP uruchomione po zmianie. Upewnij się, że wartość wybrana dla przedziału czasu jest mniejsza niż wartość przedziału czasu odłączenia dla kanału.

Więcej informacji na temat używania opcji **Keepalive** zawiera opis parametru **KAINTE** w komendzie **DEFINE CHANNEL** .

Limit czasu odbierania

Jeśli jako protokół transportowy używany jest protokół TCP, odbierający koniec bezczynnego połączenia kanału innego niż MQI jest również zamykany, jeśli w danym okresie nie zostaną odebrane żadne dane. Ten okres, *limit czasu odbioru* , jest określany na podstawie wartości HBINT (okres pulsu).

W systemach IBM MQ for IBM i i UNIX, Linux, and Windows wartość *limitu czasu odbierania* jest ustawiona w następujący sposób:

1. W przypadku początkowej liczby przepływów przed rozpoczęciem negocjacji wartość *czasu oczekiwania na odbiór* jest dwukrotnie większa niż wartość HBINT z definicji kanału.
2. Po wynegocjowaniu przez kanały wartości HBINT, jeśli wartość HBINT jest ustawiona na mniej niż 60 sekund, wartość *limitu czasu odbierania* jest ustawiana na dwukrotnie większą wartość. Jeśli wartość HBINT jest ustawiona na 60 sekund lub więcej, wartość *limitu czasu odbierania* jest ustawiona na 60 sekund większa niż wartość HBINT.

W programie IBM MQ for z/OS wartość *receive time-out* (limit czasu odbioru) jest ustawiana w następujący sposób:

1. W przypadku początkowej liczby przepływów przed rozpoczęciem negocjacji wartość *czasu oczekiwania na odbiór* jest dwukrotnie większa niż wartość HBINT z definicji kanału.
2. Jeśli parametr RCVTIME jest ustawiony, limit czasu jest ustawiany na jedną z następujących wartości:
 - wynegocjowana HBINT pomnożona przez stałą
 - wynegocjowany HBINT plus stała liczba sekund
 - stała liczba sekund

w zależności od parametru RCVTTYPE i z zastrzeżeniem ograniczeń nałożonych przez RCVTMIN, jeśli ma zastosowanie. Parametr RCVTMIN nie ma zastosowania, gdy skonfigurowano parametr RCVTTYPE (EQUAL). Jeśli używana jest stała wartość RCVTIME i używany jest interwał pulsu, nie należy podawać wartości RCVTIME mniejszej niż interwał pulsu. Szczegółowe informacje na temat atrybutów RCVTIME, RCVTMIN i RCVTTYPE zawiera opis komendy [ALTER QMGR](#) .

Uwaga:

1. Jeśli jedna z tych wartości jest równa zero, nie ma limitu czasu.
2. W przypadku połączeń, które nie obsługują pulsu, wartość HBINT jest negocjowana na zero w kroku 2 i dlatego nie ma limitu czasu, dlatego należy użyć protokołu TCP/IP KEEPALIVE.

3. W przypadku połączeń klienckich, które korzystają ze współużytkowanych konwersacji, pulsy mogą przepływać przez kanał (od obu końców) przez cały czas, nie tylko wtedy, gdy oczekuje na nie operacja MQGET.
4. W przypadku połączeń klienckich, w których konwersacje współużytkowane nie są używane, pulsy są wysyłane z serwera tylko wtedy, gdy klient wysyła wywołanie MQGET z oczekiwaniem. Dlatego nie zaleca się ustawiania zbyt małego odstępu czasu pulsu dla kanałów klienta. Jeśli na przykład puls jest ustawiony na 10 sekund, wywołanie MQCMIT nie powiedzie się (z opcją MQRC_CONNECTION_BROKEN), jeśli zatwierdzanie trwa dłużej niż 20 sekund, ponieważ w tym czasie nie były przesyłane żadne dane. Taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku dużych jednostek pracy. Jednak nie jest to możliwe, jeśli dla okresu pulsu zostaną wybrane odpowiednie wartości, ponieważ tylko operacja MQGET z oczekiwaniem zajmuje dużo czasu.
Jeśli parametr SHARECNV ma wartość różną od zera, klient używa połączenia pełnego duplexu, co oznacza, że klient może (i może) puls podczas wszystkich wywołań MQI.
5. W kanałach klienta IBM WebSphere MQ 7 pulsy mogą przepływać zarówno z serwera, jak i po stronie klienta. Limit czasu na obu końcach jest określany na podstawie wartości $2 \times \text{HBINT}$ dla HBINTs mniejszej niż 60 sekund i wartości $\text{HBINT} + 60$ dla HBINTs większej niż 60 sekund.
6. Anulowanie połączenia po dwukrotnym okresie pulsu jest poprawne, ponieważ dane lub przepływ pulsu jest oczekiwany co najmniej w każdym okresie pulsu. Ustawienie zbyt małego odstępu czasu pulsu może jednak spowodować problemy, zwłaszcza jeśli używane są wyjścia kanału. Na przykład, jeśli wartość HBINT wynosi jedną sekundę i używane jest wyjście wysyłania lub odbierania, zakończenie odbierania czeka tylko 2 sekundy przed anulowaniem kanału. Jeśli agent MCA wykonuje zadanie, takie jak szyfrowanie komunikatu, ta wartość może być zbyt krótka.

Sugerowane ustawienia

IBM MQ for z/OS

Jako początkowego punktu początkowego można użyć:

```
/cpf ALTER QMGR TCPKEEP(YES) RCVTYPE(ADD) RCVTIME(60) ADOPTMCA(ALL) ADOPTCHK(ALL)
```

gdzie cpf jest przedrostkiem komendy podsystemu menedżera kolejek.

Więcej informacji na temat różnych parametrów zawierają instrukcje [ALTER QMGR](#) i [IBM MQ network availability](#).

Jeśli adres IP nadawcy może zostać przetłumaczony na więcej niż jeden adres, może być konieczne ustawienie parametru ADOPTCHK na wartość QMNAME, a nie na wartość ALL.

IBM MQ for Multiplatforms

W pliku qm.inidodaj następujące informacje:

```
TCP:  
KeepAlive=Yes  
CHANNELS:  
AdoptNewMCA=ALL  
AdoptNewMCACheck=ALL
```

Więcej informacji można znaleźć w sekcjach ALTER QMGR, [Configuration file section for distributed queuing](#) "Sekcja kanałów w pliku qm.ini" na stronie 113.

Jeśli adres IP nadawcy może być przetłumaczony na więcej niż jeden adres, może być konieczne ustawienie parametru **AdoptNewMCACheck** na wartość QMNAME zamiast ALL.

Adoptowanie agenta MCA

Funkcja Adoptować MCA umożliwia IBM MQ anulowanie kanału odbiorczego i uruchomienie nowego w swoim miejscu.

Jeśli kanał utraci kontakt, kanał odbiorczy może być pozostawiony w stanie 'odbieranie komunikacji'. Po ponownym nawiązaniu połączenia kanał nadawczy podejmuje próbę ponownego nawiązania połączenia. Jeśli zdalny menedżer kolejek stwierdzi, że kanał odbiorczy jest już uruchomiony, nie zezwala na uruchomienie innej wersji tego samego kanału odbiorczego. Ten problem wymaga interwencji użytkownika w celu naprawienia problemu lub użycia systemu podtrzymanego przy życiu.

Funkcja Adoptowanie MCA rozwiązuje problem automatycznie. Umożliwia on IBM MQ anulowanie kanału odbiorczego i uruchomienie nowego w swoim miejscu.

Zadania pokrewne

[administrowanie IBM MQ](#)

[administrowanie IBM MQ for z/OS](#)

[administrowanie IBM MQ for IBM i](#)



Zatrzymywanie i wyciszanie kanałów

Istnieje możliwość zatrzymania i wyciszenia kanału przed upływem czasu odłączenia.

Kanały komunikatów są zaprojektowane tak, aby były długotrwałe połączenia między menedżerami kolejek z kontrolowaną kończyną sterowaną tylko przez atrybut kanału interwału odłączenia. Mechanizm ten działa dobrze, chyba że operator musi przerwać kanał zanim upłynie czas rozłączenia. Taka potrzeba może wystąpić w następujących sytuacjach:

- Wyciszanie systemu
- Ochrona zasobów
- Jednostronne działanie na jednym końcu kanału

W takim przypadku można zatrzymać kanał. Można to zrobić za pomocą:

- Komenda STOP CHANNEL MQSC
- Komenda Zatrzymaj kanał PCF
- Eksplorator IBM MQ
-   inne mechanizmy specyficzne dla platformy, takie jak:

 **z/OS:**

Panel Zatrzymaj kanał

 **IBM i:**

Komenda CL ENDMQMCHL lub opcja END w panelu WRKMQMCHL


Istnieją trzy opcje zatrzymywania kanałów za pomocą następujących komend:

QUIESCE

Opcja QUIESCE podejmuje próbę zakończenia bieżącego zadania wsadowego komunikatów przed zatrzymaniem kanału.


Wymuszenie

Opcja FORCE próbuje natychmiast zatrzymać kanał i może wymagać resynchronizacji kanału po jego zrestartowaniu, ponieważ może to być wątpliwe pozostawione w nim kanał.

 W systemie IBM MQ for z/OS FORCE przerywa wszelkie ponowne przydzielanie komunikatów w toku, co może pozostawić komunikaty BIND_NOT_FIXED częściowo ponownie przydzielone lub nieprzydzielone.

TERMINATE

Opcja TERMINATE próbuje natychmiast zatrzymać kanał, a następnie zakończyć wątek lub proces kanału.

 W systemie IBM MQ for z/OS TERMINATE przerywa wszystkie w toku ponowne przydzielanie komunikatów, które mogą pozostawić komunikaty BIND_NOT_FIXED częściowo ponownie przydzielone lub nieprzydzielone.

Wszystkie te opcje opuszczają kanał w stanie STOPPED, co wymaga interwencji operatora w celu jego zrestartowania.

Zatrzymanie kanału w wysyłającym zakończeniu jest skuteczne, ale wymaga interwencji operatora w celu zrestartowania. Na odbierającym końcu kanału rzeczy są o wiele trudniejsze, ponieważ agent MCA oczekuje na dane od strony wysyłającej i nie ma możliwości zainicjowania *uporządkowanego* zakończenia kanału od strony odbierającej; komenda zatrzymania jest w toku do momentu, gdy agent MCA powróci ze swojego oczekiwania na dane.

W związku z tym istnieją trzy zalecane sposoby korzystania z kanałów, w zależności od wymaganych cech operacyjnych:

- Jeśli chcesz, aby kanały były długotrwałe, należy pamiętać, że może to być uporządkowane zakończenie tylko od końca wysyłającego. Gdy kanały są przerywane, to znaczy, że zatrzymano, interwencja operatora (komenda START CHANNEL) jest wymagana w celu ich zrestartowania.
- Jeśli kanały mają być aktywne tylko wtedy, gdy istnieją dla nich komunikaty do przesłania, ustaw przedział czasu między rozłączeniem na dość niską wartość. Ustawienie domyślne jest wysokie i dlatego nie jest zalecane w przypadku kanałów, w których wymagany jest ten poziom kontroli. Ponieważ przerywanie kanału odbierającego jest trudne, najbardziej ekonomiczną opcją jest automatyczne rozłączanie i ponowne łączenie kanału w miarę potrzeb obciążenia. W przypadku większości kanałów odpowiednie ustawienie interwału odłączenia można ustanowić heurystycznie.
- Za pomocą atrybutu interwał pulsu można użyć wysyłającego agenta MCA w celu wysłania przepływu pulsu do odbierającego agenta MCA w okresach, w których nie ma żadnych komunikatów do wysłania. To działanie zwalnia odbierający agent MCA z jego stanu oczekiwania i daje mu możliwość wyciszenia kanału bez oczekiwania na upłynięcie odstępu czasu od odłączania. Nadaj interwałowi pulsu wartość niższą od wartości interwału odłączania.

Uwaga:


1. Zaleca się, aby ustawić dla kanałów serwera odstęp czasu między rozłączeniem a niską wartością lub pulsy. Ta niska wartość jest dozwolona dla sytuacji, w której kanał requestera kończy się nieprawidłowo (na przykład, ponieważ kanał został anulowany), gdy nie ma żadnych komunikatów dla kanału serwera do wysłania. Jeśli interwał odłączania jest ustawiony na wysokie i pulsy nie są używane, serwer nie wykryje, że requester zakończył działanie (co spowoduje tylko, że następnym razem będzie próbował wysłać komunikat do requestera). Gdy serwer jest nadal uruchomiony, kolejka transmisji jest otwarta dla wyłącznych danych wejściowych, aby można było uzyskać więcej komunikatów przychodzących do kolejki. Jeśli podjęta zostanie próba zrestartowania kanału z requestera, żądanie uruchomienia otrzymuje błąd, ponieważ serwer nadal ma otwartą kolejkę transmisji dla danych wejściowych wyłącznych. Konieczne jest zatrzymanie kanału serwera, a następnie ponowne uruchomienie kanału z requestera.


Restartowanie zatrzymanych kanałów

Gdy kanał przejdzie w stan STOPPED, należy ręcznie zrestartować kanał.

O tym zadaniu



Dla kanałów nadawcy lub serwera, gdy kanał wszedł w stan STOPPED, powiązana kolejka transmisji została ustawiona na GET (DISABLED), a wyzwolenie zostało wyłączone. Po odebraniu żądania uruchomienia atrybuty te są automatycznie resetowane.

 Jeśli inicjator kanału zostanie zatrzymany w czasie, gdy kanał jest w stanie RETRYING lub STOPPED, status kanału zostanie zapamiętany podczas restartowania inicjatora kanału. Jednak status kanału dla kanału typu SVRCONN jest resetowany, jeśli inicjator kanału zostanie zatrzymany, gdy kanał ma status ZATRZYMANY.

 Jeśli menedżer kolejek zostanie zatrzymany w czasie, gdy kanał jest w stanie RETRYING lub STOPPED, status kanału zostanie zapamiętany po zrestartowaniu menedżera kolejek. Poczawszy od wersji IBM MQ 8.0, odnosi się to również do kanałów SVRCONN. Poprzednio status kanału dla

kanалу typu SVRCONN został zresetowany, jeśli inicjator kanału został zatrzymany, gdy kanał był w stanie ZATRZYMANY.

Procedura

- Zrestartuj kanał w jeden z następujących sposobów:
 - Za pomocą komendy `START CHANNEL MQSC`.
 - Za pomocą komendy `Uruchom kanał PCF`.
 - Za pomocą `IBM MQ Explorer`
 -  W systemie z/OS za pomocą panelu `Uruchom panel kanału`.
 -  W systemie IBM i za pomocą komendy `STRMQMCHL CL` lub opcji `START` na panelu `WRKMQMCHL`.

Obsługa wątpliwych kanałów

Kanał wątpliwy jest to kanał, który jest wątpliwy z kanałem zdalnym, na temat którego komunikaty zostały wysłane i odebrane.

Należy zauważyć, że rozróżnienie między tym a menedżerem kolejek jest wątpliwe, co do których komunikaty powinny być zatwierdzone w kolejce.

Użytkownik może zmniejszyć możliwość umieszczenia kanału w wątpliwość przy użyciu parametru kanału pulsu przetwarzania wsadowego (Batch Heartbeat) (BATCHHB). Jeśli określono wartość tego parametru, kanał nadawczy sprawdza, czy kanał zdalny jest nadal aktywny przed podjęciem dalszych działań. Jeśli odpowiedź nie zostanie odebrana, kanał odbiorczy nie jest już aktywny. Komunikaty mogą być wycofywane i przekierowywane, a kanał nadawczy nie jest narażony na wątpliwości. Redukuje to czas, w którym kanał może mieć wątpliwości co do okresu między kanałem nadawczym sprawdzając, czy kanał odbiorczy jest nadal aktywny, a także weryfikując, czy kanał odbiorczy odebrał wysłane komunikaty. Więcej informacji na temat parametru pulsu przetwarzania wsadowego znajduje się w sekcji [Atrybuty kanału](#).

Problemy z kanałem wątpliwym są zwykle rozstrzygane automatycznie. Nawet jeśli komunikacja zostanie utracona, a kanał zostanie umieszczony w wątpliwość z zadaniem wsadowym w nadawcy o nieznanym statusie przyjęcia, sytuacja jest rozstrzygana po ponownym nawiązaniu komunikacji. W tym celu przechowywane są numery kolejne i rekordy LUWID. Kanał jest wątpliwy, dopóki nie zostaną wymienione informacje LUWID, a tylko jedna partia komunikatów może mieć wątpliwości co do kanału.

W razie potrzeby można przeprowadzić resynchronizację kanału ręcznie. Termin *ręczna* obejmuje użycie operatorów lub programów, które zawierają komendy zarządzania systemem IBM MQ. Proces ręcznej resynchronizacji działa w następujący sposób. Ten opis korzysta z komend MQSC, ale można również używać ich odpowiedników.

1. Użyj komendy `DISPLAY CHSTATUS`, aby znaleźć ostatnią zatwierdzoną jednostkę logiczną identyfikatora pracy (LUWID) dla **każdego** po stronie kanału. W tym celu należy użyć następujących komend:

- Po wątpliwej stronie kanału:

```
DISPLAY CHSTATUS( name ) SAVED CURLUID
```

Do dalszego identyfikowania kanału można użyć parametrów `CONNNAME` i `XMITQ`.

- Po stronie odbierającej kanału:

```
DISPLAY CHSTATUS( name ) SAVED LSTLUWID
```

Aby dokładniej zidentyfikować kanał, można użyć parametru `CONNNAME`.

Komendy są różne, ponieważ tylko strona wysyłający kanału może być wątpliwa. Strona odbierający nigdy nie jest wątpliwa.


W systemie IBM MQ for IBM i komenda DISPLAY CHSTATUS może być wykonana z pliku za pomocą komendy STRMQMMQSC lub komendy Praca ze statusem kanału MQM (Work with MQM Channel Status), WRKMQMCHST

2. Jeśli te dwa identyfikatory LUWID są takie same, strona odbierający zatwierdziła jednostkę pracy, którą nadawca uważa za wątpliwą. Strona wysyłający może teraz usunąć wątpliwe komunikaty z kolejki transmisji i ponownie ją włączyć. Jest to wykonywane za pomocą następującej komendy RESOLVE kanału:

```
RESOLVE CHANNEL( name ) ACTION(COMMIT)
```

3. Jeśli dwa identyfikatory LUWID są różne, strona odbierający nie zatwierdziła jednostki pracy, którą nadawca uważa za wątpliwą. Strona wysyłający musi zachować wątpliwe komunikaty w kolejce transmisji i ponownie wysłać je. Jest to wykonywane za pomocą następującej komendy RESOLVE kanału:

```
RESOLVE CHANNEL( name ) ACTION(BACKOUT)
```

 W systemie IBM MQ for IBM i można użyć komendy Rozstrzygnięcie kanału MQM (Resolve MQM Channel), RSVMQMCHL.

Po zakończeniu tego procesu kanał nie jest już wątpliwy. Kolejka transmisji może być teraz używana przez inny kanał, jeśli jest to wymagane.

Bezpieczeństwo komunikatów

Oprócz typowych funkcji odtwarzania produktu IBM MQ, rozproszone zarządzanie kolejkami zapewnia, że komunikaty są dostarczane poprawnie za pomocą procedury punktu synchronizacji, która jest koordynowana między dwoma końcami kanału komunikatów. Jeśli ta procedura wykryje błąd, zamknie kanał, dzięki czemu można zbadać problem i bezpiecznie zachować komunikaty w kolejce transmisji, dopóki kanał nie zostanie zrestartowany.

Procedura punktu synchronizacji ma dodatkową korzyść, ponieważ próbuje odtworzyć *wątpliwą* sytuację podczas uruchamiania kanału. (*wątpliwa* jest to status jednostki odzyskiwania, dla której zażądano punktu synchronizacji, ale wynik żądania nie jest jeszcze znany). Powiązane z tym obiektem są również dwie funkcje:

1. Rozstrzygnij z zatwierdzeniem lub wycofaniem
2. Resetuj numer kolejny

Korzystanie z tych funkcji odbywa się tylko w wyjątkowych okolicznościach, ponieważ kanał odtwarza automatycznie w większości przypadków.

Szybkie, nietrwałe komunikaty

Atrybut kanału nietrwałej szybkości komunikatu (NPMSPEED) może być używany do określenia, że komunikaty nietrwałe w kanale mają być dostarczane szybciej. Więcej informacji na temat tego atrybutu można znaleźć w sekcji [Szybkość komunikatów nietrwałych \(NPMSPEED\)](#).

Jeśli kanał zostanie przerwany podczas szybkiego przesyłania komunikatów nietrwałych, komunikaty mogą zostać utracone i w razie potrzeby można je przygotować do aplikacji w celu ich odtworzenia.

Jeśli kanał odbierający nie może umieścić komunikatu w kolejce docelowej, zostanie on umieszczony w kolejce niedostarczanych komunikatów, jeśli został on zdefiniowany. Jeśli nie, komunikat zostanie usunięty.

Uwaga: Jeśli drugi koniec kanału nie obsługuje tej opcji, kanał działa z normalną szybkością.


Komunikaty niedostarczone

Informacje na temat tego, co się dzieje, gdy komunikat nie może zostać dostarczony, zawiera sekcja [“Co się dzieje, gdy komunikat nie może zostać dostarczony?”](#) na stronie 225.

Co się dzieje, gdy komunikat nie może zostać dostarczony?

Jeśli komunikat nie może zostać dostarczony, agent MCA może go przetworzyć na kilka sposobów. Może on spróbować ponownie, może zwrócić do nadawcy lub może umieścić go w kolejce niedostarczonych komunikatów.

Rysunek 25 na stronie 225 przedstawia przetwarzanie, które ma miejsce, gdy agent MCA nie może umieścić komunikatu w kolejce docelowej. (pokazane opcje nie mają zastosowania na wszystkich platformach).



Rysunek 25. Co się dzieje, gdy komunikat nie może zostać dostarczony

Jak pokazano na rysunku, agent MCA może zrobić kilka rzeczy z komunikatem, którego nie może dostarczyć. Podjęte działanie jest określone na podstawie opcji określonych podczas definiowania kanału oraz dla opcji raportu MQPUT dla komunikatu.

1. ponowienia komunikatu

Jeśli agent MCA nie może umieścić komunikatu w kolejce docelowej z powodu, który może być przejściowy (na przykład dlatego, że kolejka jest pełna), agent MCA może poczekać i ponowić operację później. Użytkownik może określić, czy agent MCA oczekuje, od czasu, jak długo i ile razy próbuje.

- Podczas definiowania kanału można określić czas ponawiania i odstęp czasu dla komunikatów MQPUT. Jeśli komunikat nie może zostać umieszczony w kolejce docelowej, ponieważ kolejka jest zapełniona lub jest zablokowana dla operacji put, agent MCA próbuje wykonać operację określoną liczbę razy w podanym przedziale czasu.

- Użytkownik może napisać własne wyjście ponowienia komunikatu. Wyjście umożliwia określenie warunków, które mają być próbowane przez agenta MCA w celu ponownego wykonania operacji MQPUT lub MQOPEN. Określ nazwę wyjścia podczas definiowania kanału.

2. zwrot do nadawcy

Jeśli ponowienie komunikatu nie powiodło się lub wystąpił inny typ błędu, agent MCA może wysłać komunikat z powrotem do inicjatora. Aby włączyć zwracanie do nadawcy, należy określić następujące opcje w deskrypcji komunikatu podczas umieszczania komunikatu w oryginalnej kolejce:

- Opcja raportu MQRO_EXCEPTION_WITH_FULL_DATA
- Opcja raportu MQRO_DISCARD_MSG
- Nazwa menedżera kolejek odpowiedzi i odpowiedzi na odpowiedź.

Jeśli agent MCA nie może umieścić komunikatu w kolejce docelowej, generuje raport o wyjątkach zawierający oryginalny komunikat i umieszcza go w kolejce transmisji, która ma zostać wysłana do kolejki odpowiedzi określonej w pierwotnym komunikacie. (Jeśli kolejka zwrotna znajduje się w tym samym menedżerze kolejek co agent MCA, komunikat jest umieszczany bezpośrednio w tej kolejce, a nie do kolejki transmisji).

3. Kolejka niedostarczonych komunikatów

Jeśli komunikat nie może zostać dostarczony lub zwrócony, jest on umieszczany w kolejce niedostarczonych komunikatów (DLQ). Do przetworzenia komunikatu można użyć procedury obsługi DLQ. Przetwarzanie to jest opisane w sekcji [Przetwarzanie komunikatów w kolejce niedostarczonych komunikatów dla systemów IBM MQ for UNIX, Linux i Windows](#) oraz w sekcji [Program narzędziowy do obsługi niedostarczonych komunikatów \(CSQUDLQH\)](#) dla systemów z/OS. Jeśli kolejka niedostarczonych komunikatów nie jest dostępna, wysyłający agent MCA opuści komunikat w kolejce transmisji, a kanał zostanie zatrzymany. W szybkim kanale komunikaty nietrwale, które nie mogą być zapisywane w kolejce niedostarczonych komunikatów, są tracone.

Jeśli w systemie IBM WebSphere MQ 7.0 nie jest zdefiniowana lokalna kolejka niedostarczonych komunikatów, kolejka zdalna nie jest dostępna lub zdefiniowana i nie ma zdalnej kolejki niedostarczonych komunikatów, kanał nadawczy przechodzi do pozycji RETRY, a komunikaty są automatycznie wycofywane do kolejki transmisji.

Odsyłacze pokrewne



[Użyj kolejki niedostarczonych komunikatów \(USEDLQ\)](#)


Kanały wyzwalające

Produkt IBM MQ udostępnia narzędzie do automatycznego uruchamiania aplikacji, gdy spełnione są określone warunki w kolejce. Ten obiekt jest nazywany wyzwaniem.

Wyjaśnienie to ma na celu omówienie pojęć związanych z wyzwaniem. Pełny opis można znaleźć w sekcji [Uruchamianie aplikacji produktu IBM MQ za pomocą wyzwalaczy](#).

Informacje dotyczące poszczególnych platform zawierają następujące informacje:

- W przypadku systemu Windows patrz systemy UNIX and Linux, [“Wyzwalanie kanałów w systemie UNIX, Linux, and Windows.”](#) na stronie 228
-  W przypadku produktu IBM i patrz [“Wyzwalanie kanałów w produkcie IBM MQ for IBM i”](#) na stronie 228
-  W przypadku produktu z/OS patrz [“Kolejki transmisji i kanały wyzwalające”](#) na stronie 933



Rysunek 26. Pojęcia związane z wyzwalaniem

Obiekty wymagane do wyzwolenia są wyświetlane w programie [Rysunek 26 na stronie 227](#). Przedstawia ona następującą sekwencję zdarzeń:

1. Lokalny menedżer kolejek umieszcza komunikat z aplikacji lub z agenta kanału komunikatów (MCA) w kolejce transmisji.
2. Gdy warunki wyzwolenia są spełnione, lokalny menedżer kolejek umieszcza komunikat wyzwalacza w kolejce inicjuj.
3. Długo działający program inicjatora kanału monitoruje kolejkę inicjującą i pobiera komunikaty w miarę ich docierania.
4. Inicjator kanału przetwarza komunikaty wyzwalacza zgodnie z informacjami zawartymi w nich. Informacje te mogą zawierać nazwę kanału, w którym to przypadku uruchamiany jest odpowiedni agent MCA.
5. Aplikacja lokalna lub agent MCA, które zostały wyzwolone, pobiera komunikaty z kolejki transmisji.

Aby skonfigurować ten scenariusz, należy wykonać następujące czynności:

- Utwórz kolejkę transmisji o nazwie kolejki inicjuj. (czyli SYSTEM.CHANNEL.INITQ) w odpowiednim atrybucie.
- Upewnij się, że kolejka inicjująca (SYSTEM.CHANNEL.INITQ) istnieje.
- Upewnij się, że program inicjatora kanału jest dostępny i działa. Program inicjatora kanału musi być podany wraz z nazwą kolejki inicjującego w komendzie uruchamiania. **z/OS** W systemie z/OS nazwa kolejki inicjowania jest stała, więc nie jest używana w komendzie uruchamiania.
- Opcjonalnie utwórz definicję procesu wyzwalającą, jeśli nie istnieje, i upewnij się, że pole *UserData* zawiera nazwę kanału, który mu służy. Zamiast tworzyć definicję procesu, można określić nazwę kanału w atrybucie **TriggerData** w kolejce transmisji. IBM MQ dla systemów **IBM i** IBM i, UNIX, Linux, and Windows, umożliwia określenie nazwy kanału jako pustego, w którym to przypadku używana jest pierwsza dostępna definicja kanału z tą kolejką transmisji.
- Upewnij się, że definicja kolejki transmisji zawiera nazwę definicji procesu, która ma być używana (jeśli ma zastosowanie), nazwę kolejki inicjuj i parametry, które są odczytane przez użytkownika, które są najbardziej odpowiednie. Atrybut sterujący wyzwalacza zezwala na włączenie lub nie, jeśli jest to konieczne, włączenie wyzwalacza.

Uwaga:

1. Program inicjatora kanału działa jako 'monitor wyzwalacza' monitorujący kolejkę inicjującą używaną do uruchamiania kanałów.
2. Kolejka inicjująca i proces wyzwalacza mogą być używane do wyzwalania dowolnej liczby kanałów.
3. Można zdefiniować dowolną liczbę kolejek inicjacji i procesów wyzwalanych.
4. Zalecany jest typ wyzwalacza FIRST, aby uniknąć zalegania systemu przy starcie kanału.

Wyzwalanie kanałów w systemie UNIX, Linux, and Windows.



W programie IBM MQ można utworzyć definicję procesu, definiując procesy, które mają zostać wyzwolone. Użyj komendy MQSC DEFINE PROCESS, aby utworzyć definicję procesu nazywanego procesem, który ma być wyzwalany, gdy komunikaty docierają do kolejki transmisji. Atrybut USERDATA definicji procesu zawiera nazwę kanału, który jest obsługiwany przez kolejkę transmisji.

Zdefiniuj kolejkę lokalną (QM4), określając, że komunikaty wyzwalacza mają być zapisywane w kolejce inicjacji (IQ) w celu wyzwolenia aplikacji uruchamianej przez kanał (QM3.TO.QM4):

```
DEFINE QLOCAL(QM4) TRIGGER INITQ(SYSTEM.CHANNEL.INITQ) PROCESS(P1) USAGE(XMITQ)
```

Zdefiniuj aplikację (proces P1), która ma być uruchomiona:

```
DEFINE PROCESS(P1) USERDATA(QM3.TO.QM4)
```

Alternatywnie w przypadku systemów IBM MQ for UNIX, Linux i Windows można wyeliminować potrzebę definicji procesu, podając nazwę kanału w atrybucie TRIGDATA kolejki transmisji.

Zdefiniuj kolejkę lokalną (QM4). Należy określić, że komunikaty wyzwalacza mają być zapisywane w domyślnej kolejce inicjacji SYSTEM.CHANNEL.INITQ, aby wyzwolił aplikację (proces P1), która uruchamia kanał (QM3.TO.QM4):

```
DEFINE QLOCAL(QM4) TRIGGER INITQ(SYSTEM.CHANNEL.INITQ)  
USAGE(XMITQ) TRIGDATA(QM3.TO.QM4)
```

Jeśli nazwa kanału nie zostanie określona, inicjator kanału przeszuka pliki definicji kanału, dopóki nie znajdzie kanału powiązanego z nazwaną kolejką transmisji.

Wyzwalanie kanałów w produkcie IBM MQ for IBM i



Wyzwalanie kanałów w produkcie IBM MQ for IBM i jest implementowane przy użyciu procesu inicjatora kanału. Proces inicjatora kanału dla kolejki inicjacji SYSTEM.CHANNEL.INITQ jest uruchamiana automatycznie razem z menedżerem kolejek, chyba że jest ona wyłączona przez zmianę atrybutu SCHINIT menedżera kolejek.

Skonfiguruj kolejkę transmisji dla kanału, określając SYSTEM.CHANNEL.INITQ jako kolejka inicjującą i włączając wyzwalanie dla kolejki. Inicjator kanału uruchamia pierwszy dostępny kanał, który określa tę kolejkę transmisji.

```
CRTMQMQ QNAME(MYXMITQ1) QTYPE(*LCL) MQMNAME(MYQMGR)  
TRGENBL(*YES) INITQNAME(SYSTEM.CHANNEL.INITQ)  
USAGE(*TMQ)
```

Za pomocą komendy STRMQMCHLI można ręcznie uruchomić maksymalnie trzy procesy inicjatora kanału i określić różne kolejki inicjujące. Można również określić więcej niż jeden kanał, który będzie mógł

przetworzyć kolejkę transmisji i wybrać, który kanał ma zostać uruchomiony. Ta możliwość jest nadal udostępniana, aby była zgodna z wcześniejszymi wersjami. Jego użycie jest nieaktualne.

Uwaga: Tylko jeden kanał w danym momencie może przetwarzać kolejkę transmisji.

```
STRMQMCHLI QNAME(MYINITQ)
```

Skonfiguruj kolejkę transmisji dla kanału, podając parametr TRGENBL (*YES) i w celu wybrania kanału, który ma zostać uruchomiony, określ nazwę kanału w polu TRIGDATA. Na przykład:

```
CRTMQMQ QNAME(MYXMITQ2) QTYPE(*LCL) MQMNAME(MYQMGR)  
TRGENBL(*YES) INITQNAME(MYINITQ)  
USAGE(*TMQ) TRIGDATA(MYCHANNEL)
```

Pojęcia pokrewne

[“Uruchamianie i zatrzymywanie inicjatora kanału” na stronie 229](#)

Wyzwalanie jest implementowane przy użyciu procesu inicjatora kanału.

Zadania pokrewne

[“Konfigurowanie rozproszonego kolejkowania” na stronie 181](#)

Ta sekcja zawiera bardziej szczegółowe informacje na temat komunikacji między instalacjami produktu IBM MQ, w tym definicją kolejki, definicją kanału, wyzwalaniem i procedurami punktów synchronizacji.

Odsyłacze pokrewne

[Programy kanałowe w systemie UNIX, Linux, and Windows](#)

 [Zadania komunikacji między komunikacją w systemie IBM i](#)

 [Stany kanału w systemie IBM i](#)

Uruchamianie i zatrzymywanie inicjatora kanału

Wyzwalanie jest implementowane przy użyciu procesu inicjatora kanału.

Ten proces inicjatora kanału jest uruchamiany za pomocą komendy MQSC START CHINIT. Jeśli nie jest używana domyślna kolejka inicjująca, należy podać nazwę kolejki inicjującej. Na przykład, aby użyć komendy START CHINIT do uruchomienia kolejki IQ dla domyślnego menedżera kolejek, wpisz:

```
START CHINIT INITQ(IQ)
```

Domyślnie inicjator kanału jest uruchamiany automatycznie przy użyciu domyślnej kolejki inicjującej SYSTEM.CHANNEL.INITQ. Aby ręcznie uruchomić wszystkie inicjatory kanału, należy wykonać następujące czynności:

1. Utwórz i uruchom menedżer kolejek.
2. Zmień właściwość SCHINIT menedżera kolejek na MANUAL
3. Zakończ i zrestartuj menedżer kolejek

W systemach IBM MQ for Multiplatforms inicjator kanału jest uruchamiany automatycznie. Liczba inicjatorów kanału, które można uruchomić, jest ograniczona. Wartość domyślna i maksymalna wynosi 3. Można to zmienić za pomocą parametru MAXINITIATORS w pliku qm.ini dla systemów UNIX and Linux oraz w rejestrze systemów Windows.

Szczegółowe informacje na temat komendy uruchamiania inicjatora kanału **runmqchl** oraz innych komend sterujących można znaleźć w sekcji [Komendy sterujące programem IBM MQ](#).

Zatrzymywanie inicjatora kanału

Domyślny inicjator kanału jest uruchamiany automatycznie podczas uruchamiania menedżera kolejek. Wszystkie inicjatory kanału są zatrzymane automatycznie po zatrzymaniu menedżera kolejek.

Pliki konfiguracyjne i pliki konfiguracyjne

Obsługa danych inicjowania kanału zależy od platformy IBM MQ .

z/OS systemy




W produkcie IBM MQ for z/OS informacje o inicjowaniu i konfiguracji są określone za pomocą komendy MQSC **ALTER QMGR** . Jeśli komendy **ALTER QMGR** zostały umieszczone w zestawie danych wejściowych inicjowania CSQINP2 , są one przetwarzane za każdym razem, gdy menedżer kolejek jest uruchamiany.

Aby uruchamiać komendy MQSC, takie jak **START LISTENER** przy każdym uruchomieniu inicjatora kanału, należy umieścić je w zestawie danych wejściowych inicjowania CSQINPX i określić opcjonalną instrukcję DD CSQINPX w procedurze uruchamiania zadania inicjatora kanału.

Więcej informacji na temat CSQINP2 i CSQINPX zawiera sekcja [Dostosowywanie wejściowych zestawów danych inicjowania i ALTER QMGR](#).

Systemy Windows, IBM i, UNIX and Linux

W systemach IBM MQ for Windows,  IBM i, UNIX and Linux istnieją pliki konfiguracyjne umożliwiające wstrzymanie podstawowych informacji konfiguracyjnych dotyczących instalacji produktu IBM MQ .

Istnieją dwa pliki konfiguracyjne: jeden ma zastosowanie do komputera, a drugi dotyczy pojedynczego menedżera kolejek.

IBM MQ plik konfiguracyjny

W tym pliku znajdują się informacje istotne dla wszystkich menedżerów kolejek w systemie IBM MQ . Plik nosi nazwę `mqs.ini`. Jest on opisany w sekcji [“IBM MQ plik konfiguracyjny, mqs.ini”](#) na stronie [87](#).

Plik konfiguracyjny menedżera kolejek

W tym pliku przechowywane są informacje konfiguracyjne dotyczące jednego menedżera kolejek. Plik nosi nazwę `qm.ini`.

Jest on tworzony podczas tworzenia menedżera kolejek i może przechowywać informacje konfiguracyjne istotne dla dowolnego aspektu menedżera kolejek. Informacje przechowywane w pliku zawierają szczegółowe informacje na temat tego, w jaki sposób konfiguracja dziennika różni się od wartości domyślnej w pliku konfiguracyjnym IBM MQ .

Plik konfiguracyjny menedżera kolejek znajduje się w katalogu głównym drzewa katalogów zajmowanego przez menedżer kolejek. Na przykład w przypadku atrybutów `DefaultPath` pliki konfiguracyjne menedżera kolejek dla menedżera kolejek o nazwie `QMNAME` będą następujące:

W systemach UNIX and Linux :

```
/var/mqm/qmgrs/QMNAME/qm.ini
```

Poniżej znajduje się fragment pliku `qm.ini` . Określa ona, że nasłuchiwanie TCP/IP ma nasłuchiwać na porcie 2500, maksymalna liczba bieżących kanałów wynosi 200, a maksymalna liczba aktywnych kanałów wynosi 100.


```
TCP:
Port=2500
CHANNELS:
MaxChannels=200
MaxActiveChannels=100
```

Można określić zakres portów TCP/IP, które mają być używane przez kanał wychodzący. Jedną z metod jest użycie pliku qm.ini w celu określenia początku i końca zakresu wartości portów. W poniższym przykładzie przedstawiono plik qm.ini określający zakres kanałów:

```
TCP:  
StrPort=2500  
EndPort=3000  
CHANNELS:  
MaxChannels=200  
MaxActiveChannels=100
```

Jeśli zostanie określona wartość parametru StrPort lub EndPort, należy podać wartość dla obu tych wartości. Wartość parametru EndPort musi zawsze być większa niż wartość parametru StrPort.

Kanał próbuje użyć każdej z wartości portów w podanym zakresie. Po pomyślnym nawiązaniu połączenia wartość portu jest portem, który jest używany przez kanał.

 IBM i:

```
/QIBM/UserData/mqm/qmgrs/QMNAME/qm.ini
```

W systemach Windows :

```
C:\ProgramData\IBM\MQ\qmgrs\QMNAME\qm.ini
```

Więcej informacji na temat plików qm.ini zawiera sekcja [sekcje pliku konfiguracyjnego dla rozproszonego kolejkowania](#).

Konwersja danych dla komunikatów

Komunikaty produktu IBM MQ mogą wymagać konwersji danych podczas wysyłania między kolejkami w różnych menedżerach kolejek.

Komunikat IBM MQ składa się z dwóch części:

- Sterowanie informacjami w deskrytorze komunikatu
- Dane aplikacji

Każda z tych dwóch części może wymagać konwersji danych podczas wysyłania między kolejkami w różnych menedżerach kolejek. Więcej informacji na temat konwersji danych aplikacji zawiera sekcja [Konwersja danych aplikacji](#).

Pisanie własnych agentów kanałów komunikatów

Program IBM MQ umożliwia pisanie własnych programów agenta kanału komunikatów (MCA) lub instalowanie jednego z niezależnych dostawców oprogramowania.

Użytkownik może chcieć napisać własne programy MCA, aby produkt IBM MQ współdziałał z własnym protokołem komunikacyjnym, lub wysyłać komunikaty przez protokół, który nie obsługuje programu IBM MQ. (Nie można napisać własnego agenta MCA w celu współdziałania z agentem MCA dostarczonym IBM MQ na drugim końcu).

Jeśli zostanie podjęta decyzja o użyciu agenta MCA, który nie został dostarczony przez produkt IBM MQ, należy wziąć pod uwagę następujące kwestie.

Wysyłanie i odbieranie komunikatów

Konieczne jest napisanie aplikacji wysyłającej, która pobiera komunikaty z miejsca, w którym aplikacja je umieszcza, na przykład z kolejki transmisji, i wysyła je na protokół, z którym ma się komunikować. Należy również napisać aplikację odbierającą, która pobiera komunikaty z tego protokołu i umieszcza je w kolejkach docelowych. Aplikacje wysyłający i odbierający używają wywołań interfejsu kolejki komunikatów (MQI), a nie żadnych specjalnych interfejsów.

Należy upewnić się, że komunikaty są dostarczane tylko raz. Koordynacja punktów synchronizacji może być używana do pomocy przy tej dostawie.

Funkcja sterowania kanałem

Aby sterować kanałami, należy udostępnić własne funkcje administracyjne. Funkcji administrowania kanałami produktu IBM MQ nie można używać do konfigurowania (na przykład komendy DEFINE CHANNEL) ani monitorowania (na przykład DISPLAY CHSTATUS) kanałów.

Plik inicjowania

Jeśli wymagane jest podanie własnego pliku inicjowania, należy podać własny plik inicjowania.

Konwersja danych aplikacji

Prawdopodobnie chcesz zezwolić na konwersję danych dla komunikatów wysyłanych do innego systemu. Jeśli tak, należy użyć opcji MQGMO_CONVERT w wywołaniu MQGET podczas pobierania komunikatów z miejsca, w którym aplikacja je umieszcza, na przykład w kolejce transmisji.

Procedury zewnętrzne

Zastanów się, czy potrzebne są procedury zewnętrzne. Jeśli tak, można użyć tych samych definicji interfejsów, których używa produkt IBM MQ.

Wyzwalanie

Jeśli aplikacja umieszcza komunikaty w kolejce transmisji, można skonfigurować atrybuty kolejki transmisji w taki sposób, aby wysyłający agent MCA był wyzwalany, gdy komunikaty będą docierać do kolejki.

Inicjator kanału


Może być konieczne podanie własnego inicjatora kanału.


Inne elementy do rozważenia dla zarządzania rozproszoną kolejką

Inne tematy, które należy rozważyć podczas przygotowywania produktu IBM MQ do zarządzania rozproszonymi kolejkami. Ten temat obejmuje niedostarczoną kolejkę komunikatów, kolejki używane, rozszerzenia systemowe i programy obsługi wyjścia użytkownika oraz działające kanały i obiekty nastuchiwania jako zaufane aplikacje.

kolejka niedostarczonych komunikatów

Aby upewnić się, że komunikaty przychodzące do kolejki niedostarczonych komunikatów (zwane również kolejką niedostarczonych komunikatów lub DLQ) są przetwarzane, należy utworzyć program, który może być wyzwalany lub uruchamiany w regularnych odstępach czasu w celu obsługi tych komunikatów.


 Procedura obsługi DLQ jest udostępniana razem z produktem IBM MQ w systemach UNIX and Linux. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [Przykładowa procedura obsługi DLQ, amqsdlq](#).

 Więcej informacji na temat programu IBM MQ for IBM i zawiera sekcja [Procedura obsługi kolejki niedostarczonych komunikatów w produkcie IBM MQ for IBM i](#).

Kolejki w użyciu

MCAs dla kanałów odbiorczych może utrzymywać otwarte kolejki nawet wtedy, gdy komunikaty nie są przesyłane. Powoduje to, że kolejki są wyświetlane jako "w użyciu".

Maksymalna liczba kanałów

 W systemie IBM MQ for IBM i można określić maksymalną liczbę kanałów dozwolonych w systemie oraz maksymalną liczbę aktywnych kanałów jednocześnie. Numery te należy podać w pliku qm.ini w katalogu QIBM/UserData/mqm/qmgrs/nazwa_menedżera_kolejek. Patrz: [sekcje pliku konfiguracyjnego dla rozproszonego kolejkowania](#).

Rozszerzenia systemu i programy obsługi wyjścia użytkownika

W definicji kanału znajduje się narzędzie umożliwiające uruchamianie dodatkowych programów w zdefiniowanych godzinach podczas przetwarzania komunikatów. Programy te nie są dostarczane z produktem IBM MQ, ale mogą być udostępniane przez każdą instalację zgodnie z lokalnymi wymaganiami.

W celu uruchomienia programy obsługi wyjścia użytkownika muszą mieć predefiniowane nazwy i być dostępne w wywołaniu programów kanałów. Nazwy programów obsługi wyjścia użytkownika są zawarte w definicjach kanałów komunikatów.

Istnieje zdefiniowany interfejs bloku sterującego do przekazywania kontroli nad tymi programami oraz do obsługi zwrotu kontroli z tych programów.

W sekcji Programy obsługi wyjścia kanału dla kanałów przesyłania komunikatów znajdują się dokładne miejsca, w których wywoływane są te programy, a także szczegółowe informacje na temat bloków sterujących i nazw.

Uruchamianie kanałów i programów nastuchujących jako zaufanych aplikacji

Jeśli wydajność jest istotna w danym środowisku, a środowisko jest stabilne, kanały i obiekty nastuchiwania można uruchamiać jako zaufane, korzystając z powiązania FASTPATH. Istnieją dwa czynniki, które wpływają na to, czy kanały i obiekty nastuchiwania są uruchamiane jako zaufane:

- Zmienna środowiskowa MQ_CONNECT_TYPE=FASTPATH lub MQ_CONNECT_TYPE = STANDARD. W tym przypadku jest rozróżniana wielkość liter. Jeśli podana zostanie wartość, która nie jest poprawna, zostanie zignorowana.
- MQIBindType w sekcji Kanały w pliku qm.ini lub w pliku rejestru. Można to ustawić na wartość FASTPATH lub STANDARD i nie jest ona w przypadku rozróżniana wielkość liter. Wartością domyślną jest STANDARD.

Parametru MQIBindType można użyć w powiązaniu ze zmienną środowiskową, aby uzyskać wymagany efekt w następujący sposób:

MQIBindType	Zmienna środowiskowa	Wynik
STANDARDOWA	UNDEFINED	STANDARDOWA
Krótką ścieżką	UNDEFINED	Krótką ścieżką
STANDARDOWA	STANDARDOWA	STANDARDOWA
Krótką ścieżką	STANDARDOWA	STANDARDOWA
STANDARDOWA	Krótką ścieżką	STANDARDOWA
Krótką ścieżką	Krótką ścieżką	Krótką ścieżką
STANDARDOWA	KLIENT	KLIENT
Krótką ścieżką	KLIENT	STANDARDOWA
STANDARDOWA	LOCAL	STANDARDOWA
Krótką ścieżką	LOCAL	STANDARDOWA

Podsumowując, istnieją tylko dwa sposoby na to, że kanały i słuchacze są uruchamiane jako zaufane:

1. Określając parametr MQIBindType= FASTPATH w produkcie qm.ini lub w rejestrze, a nie podając zmiennej środowiskowej.
2. Określając parametr MQIBindType= FASTPATH w produkcie qm.ini lub w rejestrze, a następnie ustaw zmienną środowiskową na FASTPATH.

Rozważ uruchomienie programów następujących jako zaufanych, ponieważ procesy następujące są stabilnymi procesami. Należy rozważyć uruchomienie kanałów jako zaufanych, chyba że używane są wyjścia z niestabilnego kanału lub tryb STOP CHANNEL MODE (TERMINATE).

ULW Monitorowanie i sterowanie kanałami w systemie UNIX, Linux, and Windows

W przypadku produktu DQM konieczne jest utworzenie, monitorowanie i sterowanie kanałami zdalnymi menedżerami kolejek. Można sterować kanałami za pomocą komend, programów, IBM MQ Explorer, plików definicji kanałów oraz obszaru pamięci masowej na potrzeby synchronizacji informacji.

O tym zadaniu

Aby sterować kanałami, można użyć następujących typów komend:

Komendy IBM MQ (MQSC)

Komendy MQSC można używać jako pojedynczych komend w sesji MQSC w systemach UNIX, Linux, and Windows. Aby wydać bardziej skomplikowane lub wielokrotne komendy, komendy MQSC można utworzyć w pliku, który następnie jest uruchamiany z poziomu wiersza komend. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera sekcja [Komendy MQSC](#). W tej sekcji przedstawiono kilka prostych przykładów użycia komend MQSC dla rozproszonego kolejkowania.

Komendy kanałów są podzbiorem komend IBM MQ (MQSC). Za pomocą komend MQSC i komend sterujących można wykonać następujące czynności:

- Tworzenie, kopiowanie, wyświetlanie, zmiana i usuwanie definicji kanałów
- Uruchamianie i zatrzymywanie kanałów, wysyłanie pakietów ping, resetowanie numerów kolejnych kanałów i rozstrzyganie wątpliwych komunikatów, gdy nie można ponownie nawiązać połączenia.
- Wyświetlanie informacji o statusie kanałów

Komendy sterujące

Dla niektórych z tych funkcji można również wprowadzić *komendy sterujące* w wierszu komend. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera sekcja [Administrowanie za pomocą komend sterujących](#).

Komendy formatu komend programowalnych

Szczegółowe informacje na ten temat zawiera sekcja [Komendy PCF](#).

Windows Linux IBM MQ Explorer

W systemach Linux i Windows można używać IBM MQ Explorer. Ten interfejs udostępnia graficzny interfejs administracyjny, który umożliwia wykonywanie zadań administracyjnych jako alternatywa dla komend sterujących lub komend MQSC. Definicje kanałów są przechowywane jako obiekty menedżera kolejek.

Każdy menedżer kolejek zawiera komponent DQM, który służy do sterowania połączeniami ze zgodnymi menedżerami kolejek zdalnych. Obszar składowania zawiera numery porządkowe i identyfikatory *logicznej jednostki pracy (LUW)*. Są one używane na potrzeby synchronizacji kanałów.

Listę funkcji dostępnych podczas konfigurowania i sterowania kanałami komunikatów przy użyciu różnych typów komend zawiera sekcja [Tabela 22 na stronie 235](#).

Procedura


- [“Funkcje wymagane do konfigurowania i sterowania kanałami” na stronie 235](#)
- [“Pierwsze kroki z obiektami” na stronie 237](#)
- [“Konfigurowanie komunikacji w systemie Windows” na stronie 244](#)
- [“Konfigurowanie komunikacji w systemie UNIX and Linux” na stronie 252](#)


Zadania pokrewne

[“Monitorowanie i sterowanie kanałami w systemie IBM i” na stronie 259](#)

Za pomocą komend i paneli DQM można tworzyć, monitorować i sterować kanałami zdalnymi menedżerami kolejek. Każdy menedżer kolejek ma program DQM, który służy do sterowania połączeniami ze zgodnymi zdalnymi menedżerami kolejek.

Odsyłacze pokrewne

 [Programy kanałowe w systemie UNIX, Linux, and Windows](#)

 [Przykład planowania kanału komunikatów dla UNIX, Linux, and Windows](#)

[Przykładowe informacje konfiguracyjne](#)

[Atrybuty kanału](#)

Funkcje wymagane do konfigurowania i sterowania kanałami

Do skonfigurowania i kontrolowania kanałów może być potrzebna pewna liczba funkcji produktu IBM MQ. Funkcje kanału zostały wyjaśnione w tym temacie.

Definicję kanału można utworzyć, korzystając z wartości domyślnych dostarczanych przez produkt IBM MQ, określając nazwę kanału, typ tworzonego kanału, metodę komunikacji, która ma być używana, nazwę kolejki transmisji i nazwę połączenia.

Nazwa kanału musi być taka sama na obu końcach kanału i musi być unikalna w obrębie sieci. Należy jednak ograniczyć znaki używane do tych, które są poprawne dla nazw obiektów produktu IBM MQ.

W przypadku innych funkcji związanych z kanałem należy zapoznać się z następującymi tematami:




- [“Pierwsze kroki z obiektami” na stronie 237](#)
- [“Tworzenie powiązanych obiektów” na stronie 238](#)
- [“Tworzenie obiektów domyślnych” na stronie 238](#)
- [“Tworzenie kanału” na stronie 238](#)
- [“Wyświetlanie kanału” na stronie 239](#)
- [“Wyświetlanie statusu kanału” na stronie 239](#)
- [“Sprawdzanie odsyłaczy przy użyciu komendy Ping” na stronie 240](#)
- [“Uruchamianie kanału” na stronie 240](#)
- [“Zatrzymywanie kanału” na stronie 242](#)
- [“Zmiana nazwy kanału” na stronie 243](#)
- [“Resetowanie kanału” na stronie 243](#)
- [“Rozstrzygnięcie wątpliwych komunikatów w kanale” na stronie 243](#)

W programie Tabela 22 na stronie 235 wyświetlana jest pełna lista funkcji produktu IBM MQ, które mogą być potrzebne.

<i>Tabela 22. Funkcje wymagane w systemach UNIX, Linux, and Windows</i>			
Funkcja	Komendy sterujące	MQSC	IBM MQ odpowiednik eksploratora?
Funkcje menedżera kolejek			
Zmiana menedżera kolejek		ALTER QMGR	Tak
Tworzenie menedżera kolejek	crtmqm		Tak
Usuń menedżera kolejek	dlmqm		Tak
Wyświetlenie menedżera kolejek		WYŚWIETL QMGR	Tak
Zakończenie menedżera kolejek	endmqm		Tak

Tabela 22. Funkcje wymagane w systemach UNIX, Linux, and Windows (kontynuacja)			
Funkcja	Komendy sterujące	MQSC	IBM MQ odpowiednik eksploratora?
Menedżer kolejek ping		Komenda <u>PING</u> <u>QMGR</u>	Nie
Uruchamianie menedżera kolejek	<u>strmqm</u>		Tak
Funkcje serwera komend			
Wyświetlenie serwera komend	<u>dspmqcsv</u>		Nie
Zakończ działanie serwera komend	<u>endmqcsv</u>		Nie
Uruchom serwer komend	<u>strmqcsv</u>		Nie
Funkcje kolejki			
Zmiana kolejki		ALTER QALIAS ALTER QLOCAL ALTER QMODEL ALTER QREMOTE Patrz sekcja <u>Kolejki</u> <u>ALTER</u> .	Tak
Wyczyść kolejkę		<u>CLEAR QLOCAL</u>	Tak
Tworzenie kolejki		DEFINE QALIAS DEFINE QLOCAL DEFINE QMODEL DEFINE QREMOTE Patrz sekcja <u>Kolejki</u> <u>DEFINE</u> .	Tak
Usuń kolejkę		DELETE QALIAS DELETE QLOCAL DELETE QMODEL DELETE QREMOTE Patrz sekcja <u>Kolejki</u> <u>DELETE</u> .	Tak
Wyświetl kolejkę		<u>WYŚWIETL KOLEJKĘ</u>	Tak
funkcje procesu			
Zmień proces		<u>ALTER PROCESS</u>	Tak
Utwórz proces		<u>DEFINIOWANIE</u> <u>PROCESU</u>	Tak
Usuń proces		<u>Usuń proces</u>	Tak
Wyświetl proces		<u>PROCES</u> <u>WYŚWIETLANIA</u>	Tak
Funkcje kanału			
Zmień kanał		<u>ZMIENŃ KANAŁ</u>	Tak

Tabela 22. Funkcje wymagane w systemach UNIX, Linux, and Windows (kontynuacja)

Funkcja	Komendy sterujące	MQSC	IBM MQ odpowiednik eksploratora?
Utwórz kanał		Zdefiniowanie kanału	Tak
Usuń kanał		Usuń kanał	Tak
Wyświetl kanał		KANAŁ WYŚWIETLANIA	Tak
Wyświetl status kanału		WYŚWIETL CHSTATUS	Tak
Kanał końcowy		Zamknij kanał	Tak
Kanał ping		KANAŁ PING	Tak
Resetuj kanał		Resetuj kanał	Tak
Rozstrzygnięcie kanału		Rozstrzygnięcie kanału	Tak
Uruchom kanał	runmqchl	URUCHOM KANAŁ	Tak
Uruchom inicjator kanału	runmqchi	URUCHOM KOMENDĘ CHINIT	Nie
Uruchom program nasłuchujący ¹	runmqlsr	Uruchom proces nasłuchujący	Nie
Zakończ nasłuchiwanie	endmqlsr, tylko na następujących platformach: <ul style="list-style-type: none"> •  AIX •  Solaris •  Systemy Windows 		Nie

Uwaga:

1. Nasłuchiwanie może być uruchamiane automatycznie podczas uruchamiania menedżera kolejek.

 **Pierwsze kroki z obiektami**

Kanały muszą być zdefiniowane, a powiązane z nimi obiekty muszą istnieć i być dostępne do użycia, zanim można będzie uruchomić kanał. W tej sekcji przedstawiono sposób.

Użyj komend IBM MQ (MQSC) lub IBM MQ Explorer , aby:

1. Definiowanie kanałów komunikatów i powiązanych obiektów
2. Monitorowanie i sterowanie kanałami komunikatów

Do powiązanych obiektów, które należy zdefiniować, należą:

- Kolejki transmisji
- Definicje kolejek zdalnych

- Definicje aliasów menedżera kolejek
- Definicje aliasów kolejki odpowiedzi
- Kolejki odpowiedzi lokalnych
- Procesy wyzwalania (MCAs)
- Definicje kanałów komunikatów

Należy zdefiniować i udostępnić konkretne łącze komunikacyjne dla każdego kanału, zanim będzie możliwe uruchomienie kanału. Opis sposobu definiowania łączy LU 6.2, TCP/IP, NetBIOS, SPX i DECnet znajduje się w konkretnym podręczniku komunikacji dla danej instalacji. Patrz także [Przykładowe informacje o konfiguracji](#).

Więcej informacji na temat tworzenia obiektów i pracy z nimi można znaleźć w następujących podtematach:

ULW Tworzenie powiązanych obiektów

MQSC jest używany do tworzenia powiązanych obiektów.

Za pomocą komend MQSC należy tworzyć kolejki i obiekty aliasów: kolejki transmisji, definicje kolejek zdalnych, definicje aliasów menedżera kolejek, definicje aliasów kolejki odpowiedzi oraz odpowiedzi na kolejki lokalne.

Ponadto należy utworzyć definicje procesów dla wyzwalania (MCAs) w podobny sposób.

Przykład ilustrujący sposób tworzenia wszystkich wymaganych obiektów zawiera sekcja [Przykład planowania kanału komunikatów dla produktu UNIX, Linux, and Windows](#).

ULW Tworzenie obiektów domyślnych

Obiekty domyślne są tworzone automatycznie podczas tworzenia menedżera kolejek. Te obiekty są kolejkami, kanałami, definicją procesu i kolejkami administracyjnymi. Po utworzeniu obiektów domyślnych można je zastąpić w dowolnym momencie, uruchamiając komendę strmqm z opcją -c.

Jeśli do utworzenia menedżera kolejek jest używana komenda crtmqm, komenda inicjuje także program w celu utworzenia zestawu obiektów domyślnych.

1. Każdy obiekt domyślny jest tworzony z kolei. Program przechowuje liczbę obiektów, które zostały pomyślnie zdefiniowane, liczbę istniejących i które zostały zastąpione, a także liczbę nieudanych prób.
2. Program wyświetli wyniki i w razie wystąpienia błędów kieruje użytkownika do odpowiedniego dziennika błędów, aby uzyskać szczegółowe informacje.

Po zakończeniu działania programu można użyć komendy strmqm, aby uruchomić menedżer kolejek.

Więcej informacji na temat komend crtmqm i strmqm zawiera sekcja [Administrowanie za pomocą komend sterujących](#).

Zmiana domyślnych obiektów

Po określeniu opcji -c menedżer kolejek jest uruchamiany tymczasowo podczas tworzenia obiektów, a następnie jest ponownie zamykany. Wydanie komendy strmqm z opcją -c powoduje odświeżenie istniejących obiektów systemowych przy użyciu wartości domyślnych (na przykład atrybut MCAUSER definicji kanału jest ustawiony na odstępny). Aby uruchomić menedżer kolejek, należy ponownie użyć komendy strmqm, bez opcji -c.

Jeśli chcesz zmienić domyślne obiekty, możesz utworzyć własną wersję starego pliku amqscoma.tst i edytować ją.

ULW Tworzenie kanału

Utwórz dwie definicje kanałów, po jednej na każdym końcu połączenia. Pierwszą definicję kanału tworzy się w pierwszym menedżerze kolejek. Następnie należy utworzyć drugą definicję kanału w drugim menedżerze kolejek, na drugim końcu łącza.

Oba końce muszą być zdefiniowane przy użyciu tej samej nazwy kanału. Dwa końce muszą mieć zgodne typy kanałów, na przykład: nadawca i odbiorca.

Aby utworzyć definicję kanału dla jednego końca łącza, należy użyć komendy MQSC DEFINE CHANNEL. Należy podać nazwę kanału, typ kanału dla tego końca połączenia, nazwę połączenia, opis (jeśli jest wymagany), nazwę kolejki transmisji (jeśli jest wymagana) oraz protokół transmisji. Należy również uwzględnić wszystkie inne atrybuty, które mają być inne niż domyślne wartości systemowe dla wymaganego typu kanału, korzystając z zebranych wcześniej informacji.

Użytkownik ma pomoc przy decydowaniu o wartościach atrybutów kanału w obszarze [Atrybuty kanału](#).

Uwaga: Zaleca się unikalnie nazwywać wszystkie kanały w sieci. Włączenie nazwy źródłowego i docelowego menedżera kolejek w nazwie kanału jest dobrym sposobem na to, aby to zrobić.

Przykład tworzenia kanału

```
DEFINE CHANNEL(QM1.TO.QM2) CHLTYPE(SDR) +
DESCR('Sender channel to QM2') +
CONNNAME(QM2) TRPTYPE(TCP) XMITQ(QM2) CONVERT(YES)
```

We wszystkich przykładach komendy MQSC komenda jest wyświetlana w postaci, w której znajduje się w pliku komend, i w postaci, w której jest wpisywane w produkcie UNIX, Linux, and Windows. Dwie metody wyglądają identycznie, poza tym, że aby wywołać komendę interaktywnie, należy najpierw uruchomić sesję MQSC. Wpisz `runmqsc`, dla domyślnego menedżera kolejek lub `runmqsc qmname`, gdzie `qmname` to nazwa wymaganego menedżera kolejek. Następnie wpisz dowolną liczbę komend, tak jak to pokazano na przykładach.

Aby uzyskać przenośność, należy ograniczyć długość wiersza komend do 72 znaków. Użyj znaku konkatenacji, +, tak jak pokazano, aby kontynuować przez więcej niż jeden wiersz:

- ▶ **Windows** W systemie Windows użyj kombinacji klawiszy Ctrl-z, aby zakończyć wprowadzanie w wierszu komend.
- ▶ **Linux** ▶ **UNIX** W systemie UNIX and Linuxużyj kombinacji klawiszy Ctrl + d.
- Alternatywnie, w systemie UNIX, Linux, and Windows, należy użyć komendy **end**.

ULW Wyświetlanie kanału

Aby wyświetlić atrybuty kanału, należy użyć komendy MQSC DISPLAY CHANNEL.

Domyślnie przyjmowany jest parametr ALL komendy DISPLAY CHANNEL, jeśli nie są wymagane żadne konkretne atrybuty, a podana nazwa kanału nie jest nazwą ogólną.

Atrybuty są opisane w sekcji [Atrybuty kanału](#).

Przykłady wyświetlania kanału


```
DISPLAY CHANNEL(QM1.TO.QM2) TRPTYPE,CONVERT
DISPLAY CHANNEL(QM1.TO.*) TRPTYPE,CONVERT
DISPLAY CHANNEL(*) TRPTYPE,CONVERT
DISPLAY CHANNEL(QM1.TO.QMR34) ALL
```

ULW Wyświetlanie statusu kanału

Użyj komendy MQSC DISPLAY CHSTATUS, określając nazwę kanału oraz informacje o tym, czy bieżący status kanałów ma być wyświetlany, czy też ma status zapisanych informacji.

Parametr DISPLAY CHSTATUS ma zastosowanie do wszystkich kanałów komunikatów. Nie ma on zastosowania do kanałów MQI innych niż kanały połączenia z serwerem.

Wyświetlane są następujące informacje:

- Nazwa kanału
- Nazwa połączenia komunikacyjnego
- Wątpliwy status kanału (w stosownych przypadkach)
- Ostatni numer kolejny
- Nazwa kolejki transmisji (w stosownych przypadkach)
- Identyfikator wątpliwy (w stosownych przypadkach)
- Ostatni zatwierdzony numer kolejny
- Identyfikator logicznej jednostki pracy
- Identyfikator procesu
-  ID wątku (tylko Windows)

Przykłady wyświetlania statusu kanału

```
DISPLAY CHSTATUS(*) CURRENT
```

```
DISPLAY CHSTATUS(QM1.TO.*) SAVED
```

Zapisany status nie ma zastosowania, dopóki co najmniej jedna partia komunikatów nie została przesłana w kanale. Status jest również zapisywany po zatrzymaniu kanału (za pomocą komendy STOP CHL) i po zakończeniu menedżera kolejek.

Sprawdzanie odsyłaczy przy użyciu komendy Ping

Użyj komendy MQSC PING CHANNEL, aby wymienić komunikat o stałej składnicy danych ze zdalnym końcem.

Komenda ping daje pewne zaufanie do nadzorca systemu, że łącze jest dostępne i działa.

Komenda ping nie obejmuje korzystania z kolejek transmisji i kolejek docelowych. Używa on definicji kanałów, pokrewnego łącza komunikacyjnego i konfiguracji sieci. Może być używany tylko wtedy, gdy kanał nie jest aktualnie aktywny.

Jest ona dostępna tylko z kanałów nadawcy, serwera i kanału wysyłającego klastry. Odpowiedni kanał jest uruchamiany po lewej stronie łącza i wykonuje uzgadnianie parametrów uruchamiania. Błędy są zgłaszane normalnie.

Wynik wymiany komunikatów jest przedstawiany jako Ping complete lub komunikat o błędzie.

Komenda ping z jednostką logiczną 6.2

Gdy wywoływana jest komenda Ping, domyślnie żaden identyfikator użytkownika lub hasło nie przepływa do odbierającego. Jeśli identyfikator użytkownika i hasło są wymagane, można je utworzyć na końcu inicjującym w definicji kanału. Jeśli hasło zostanie wprowadzone do definicji kanału, zostanie ono zaszyfrowane przez produkt IBM MQ przed jego zapisami. Jest on następnie deszyfrowany przed przepływaniem przez konwersację.

Uruchamianie kanału

Użyj komendy MQSC START CHANNEL dla kanałów nadawcy, serwera i requestera. Aby aplikacje mogły wymieniać komunikaty, należy uruchomić program nasłuchujący dla połączeń przychodzących.

W przypadku, gdy kanał został skonfigurowany z wyzwaniem menedżera kolejek, nie jest konieczne uruchomienie kanału.

Po uruchomieniu wysyłający agent MCA odczytuje definicje kanałów i otwiera kolejkę transmisji. Zostanie wydana sekwencja uruchamiania kanału, która zdalnie uruchamia odpowiedni agent MCA kanału odbiorczego lub kanału serwera. Po uruchomieniu procesy nadawcy i serwera oczekują na komunikaty przychodzące do kolejki transmisji i przesyłają je w miarę przybycia.

W przypadku użycia wyzwalania lub uruchamiania kanałów jako wątków należy upewnić się, że inicjator kanału jest dostępny do monitorowania kolejki inicjujące. Inicjator kanału jest uruchamiany domyślnie jako część menedżera kolejek.

Jednak protokoły TCP i LU 6.2 udostępniają inne możliwości:

- **Linux** **UNIX** W przypadku protokołu TCP w systemie UNIX and Linuxinetd można skonfigurować w taki sposób, aby uruchamiał kanał. inetd jest uruchamiany jako oddzielny proces.
- **Linux** **UNIX** W przypadku jednostki logicznej 6.2 w produkcie UNIX and Linux należy skonfigurować produkt SNA w taki sposób, aby uruchamiał proces odpowiadający LU 6.2 .
- **Windows** W przypadku jednostki logicznej 6.2 w produkcie Windowsa pomocą serwera SNA można uruchomić kanał za pomocą programu narzędziowego TpStart (programu narzędziowego dostarczanego z serwerem SNA). TpStart jest uruchamiany jako oddzielny proces.

Użycie opcji Start zawsze powoduje, że kanał jest resynchronizowany, jeśli jest to konieczne.

Aby zacząć odnosić sukcesy:

- Definicje kanałów, lokalne i zdalne, muszą istnieć. Jeśli dla kanału odbiorczego lub kanału połączenia z serwerem nie ma odpowiedniej definicji kanału, automatycznie tworzony jest domyślny kanał, jeśli kanał jest zdefiniowany automatycznie. Patrz: [program obsługi wyjścia automatycznej definicji kanału](#).
- Kolejka transmisji musi istnieć i nie ma innych kanałów korzystających z tej kolejki.
- MCAs, lokalny i zdalny, musi istnieć.
- Łącze komunikacyjne musi być dostępne.
- Menedżery kolejek muszą być uruchomione, lokalne i zdalne.
- Kanał komunikatów nie może być już uruchomiony.

Na ekranie zostanie zwrócony komunikat potwierdzający, że żądanie uruchomienia kanału zostało zaakceptowane. W celu potwierdzenia, że komenda start zakończyła się powodzeniem, sprawdź dziennik błędów lub użyj komendy DISPLAY CHSTATUS. Dzienniki błędów są następujące:

Windows **Windows**

MQ_DATA_PATH\qmgrs\qmname\errors\AMQERR01.LOG (dla każdego menedżera kolejek o nazwie qmname)

MQ_DATA_PATH\qmgrs\@SYSTEM\errors\AMQERR01.LOG (dla błędów ogólnych)

Zmienna *MQ_DATA_PATH* reprezentuje katalog najwyższego poziomu, w którym zainstalowany jest produkt IBM MQ .

Uwaga: W systemie Windows nadal jest wyświetlany komunikat w dzienniku zdarzeń aplikacji systemu Windows .

Linux **UNIX** **UNIX and Linux**

/var/mqm/qmgrs/qmname/errors/AMQERR01.LOG (dla każdego menedżera kolejek o nazwie qmname)

/var/mqm/qmgrs/@SYSTEM/errors/AMQERR01.LOG (dla błędów ogólnych)

W systemie UNIX, Linux, and Windows należy użyć komendy **runmqclsr**, aby uruchomić proces nasłuchiwanie produktu IBM MQ. Domyślnie wszystkie żądania przychodzące w celu przyłączenia kanału powodują, że proces nasłuchiwanie uruchamia MCAs jako wątki procesu amqrmppa.

```
runmqclsr -t tcp -m QM2
```

W przypadku połączeń wychodzących konieczne jest uruchomienie kanału w jeden z trzech następujących sposobów:

1. Użyj komendy MQSC START CHANNEL, określając nazwę kanału, aby uruchomić kanał jako proces lub wątek, w zależności od parametru MCATYPE. (Jeśli kanały są uruchamiane jako wątki, są to wątki inicjatora kanału.)

```
START CHANNEL(QM1.TO.QM2)
```

2. Użyj komendy sterującej runmqchl, aby uruchomić kanał jako proces.

```
runmqchl -c QM1.TO.QM2 -m QM1
```

3. Użyj inicjatora kanału, aby wyzwolić kanał.

Zatrzymywanie kanału

Użyj komendy MQSC STOP CHANNEL, aby zażądać kanału, aby zatrzymać działanie. Kanał nie uruchamia nowej partii komunikatów, dopóki operator nie uruchomi ponownie kanału.

Informacje na temat restartowania zatrzymanych kanałów znajdują się w sekcji [“Restartowanie zatrzymanych kanałów”](#) na stronie 222.

Ta komenda może zostać wywołana dla kanału dowolnego typu z wyjątkiem komendy MQCHT_CLNTCONN.

Można wybrać typ zatrzymania, który będzie wymagał:

Przykład zatrzymania wyciszenia

```
STOP CHANNEL(QM1.TO.QM2) MODE(QUIESCE)
```

Ta komenda żąda zamknięcia kanału w uporządkowany sposób. Bieżąca partia komunikatów jest zakończona, a procedura punktu synchronizacji jest przeprowadzana z drugim końcem kanału. Jeśli kanał jest beczynny, ta komenda nie przerywa kanału odbierającego.

Przykład wymuszenia zatrzymania

```
STOP CHANNEL(QM1.TO.QM2) MODE(FORCE)
```

Ta opcja zatrzymuje kanał natychmiast, ale nie przerywa wątku ani procesu kanału. Kanał nie przetwarza bieżącego zadania wsadowego komunikatów i może w związku z tym pozostawić kanał w wątpliwość. W ogólnym przypadku należy rozważyć użycie opcji zatrzymywania wygaszania.

Przykład zatrzymania końców

```
STOP CHANNEL(QM1.TO.QM2) MODE(TERMINATE)
```

Ta opcja powoduje natychmiastowe zatrzymanie kanału i zakończenie wątku lub procesu kanału.

Przykład zatrzymania zatrzymywania (wyciszania)

```
STOP CHANNEL(QM1.TO.QM2) STATUS(STOPPED)
```

Ta komenda nie określa trybu MODE, więc wartością domyślną jest MODE (QUIESCE). Żąda, aby kanał został zatrzymany, aby nie mógł zostać zrestartowany automatycznie, ale musi być uruchomiony ręcznie.

Nieaktywny przykład zatrzymania (wyciszania)

```
STOP CHANNEL(QM1.TO.QM2) STATUS(INACTIVE)
```

Ta komenda nie określa trybu MODE, więc wartością domyślną jest MODE (QUIESCE). Żąda on, aby kanał był nieaktywny, aby był on restartowany automatycznie, gdy jest to wymagane.

Zmiana nazwy kanału

Użyj komend MQSC, aby zmienić nazwę kanału komunikatów.

Użyj komend MQSC, aby wykonać następujące kroki:

1. Użyj komendy STOP CHANNEL, aby zatrzymać kanał.
2. Użyj opcji DEFINE CHANNEL, aby utworzyć duplikat definicji kanału z nową nazwą.
3. Użyj komendy DISPLAY CHANNEL, aby sprawdzić, czy została ona utworzona poprawnie.
4. Użyj komendy DELETE CHANNEL, aby usunąć pierwotną definicję kanału.

Jeśli zostanie podjęta decyzja o zmianie nazwy kanału komunikatów, należy pamiętać, że kanał ma dwie definicje kanałów, po jednym na każdym końcu kanału. Upewnij się, że nazwa kanału została zmieniona na obu końcach jednocześnie.

Resetowanie kanału

Użyj komendy MQSC RESET CHANNEL, aby zmienić numer kolejny komunikatu.

Komenda RESET CHANNEL jest dostępna dla dowolnego kanału komunikatów, ale nie dla kanałów MQI (klient-połączenie lub połączenie z serwerem). Pierwszy komunikat rozpoczyna nową sekwencję przy następnym uruchomieniu kanału.

Jeśli komenda jest wydawana w kanale nadawczym lub kanale serwera, informuje drugą stronę o zmianie po zrestartowaniu kanału.

Pojęcia pokrewne

[“Pierwsze kroki z obiektami” na stronie 237](#)

Kanały muszą być zdefiniowane, a powiązane z nimi obiekty muszą istnieć i być dostępne do użycia, zanim można będzie uruchomić kanał. W tej sekcji przedstawiono sposób.

[“Funkcja sterowania kanałem” na stronie 211](#)

Funkcja sterowania kanałami umożliwia definiowanie, monitorowanie i sterowanie kanałami.

Zadania pokrewne

[“Konfigurowanie rozproszonego kolejkowania” na stronie 181](#)

Ta sekcja zawiera bardziej szczegółowe informacje na temat komunikacji między instalacjami produktu IBM MQ, w tym definicją kolejki, definicją kanału, wyzwalaniem i procedurami punktów synchronizacji.

Odsyłacze pokrewne

[Resetuj kanał](#)

Rozstrzygnięcie wątpliwych komunikatów w kanale

Użyj komendy MQSC RESOLVE CHANNEL, gdy komunikaty są przechowywane w wątpliwość przez nadawcę lub serwer. Na przykład dlatego, że jeden koniec łącza został zakończony i nie ma możliwości jego odtworzenia.

Komenda `RESOLVE CHANNEL` akceptuje jeden z dwóch parametrów: `BACKOUT` lub `COMMIT`. `Backout` odtwarza komunikaty do kolejki transmisji, podczas gdy `zatwierdzenie` usuwa je.

Program kanału nie próbuje nawiązać sesji z partnerem. Zamiast tego określa on logiczną jednostkę identyfikatora pracy (`LUWID`), która reprezentuje wrażliwe komunikaty. Następnie wydaje się, na wniosek, albo:

- `BACKOUT`, aby odtworzyć komunikaty do kolejki transmisji; lub
- `ZATWIERDŹ`, aby usunąć komunikaty z kolejki transmisji.

Aby rezolucja odniosła sukces:

- Kanał musi być nieaktywny
- Kanał musi być wrażliwy
- Typem kanału musi być nadawca, serwer lub nadawca klastra.
- Definicja kanału lokalnego musi istnieć.
- Musi być uruchomiony lokalny menedżer kolejek

Pojęcia pokrewne

[“Pierwsze kroki z obiektami” na stronie 237](#)

Kanały muszą być zdefiniowane, a powiązane z nimi obiekty muszą istnieć i być dostępne do użycia, zanim można będzie uruchomić kanał. W tej sekcji przedstawiono sposób.

[“Funkcja sterowania kanałem” na stronie 211](#)

Funkcja sterowania kanałami umożliwia definiowanie, monitorowanie i sterowanie kanałami.

Zadania pokrewne

[“Konfigurowanie rozproszonego kolejkowania” na stronie 181](#)

Ta sekcja zawiera bardziej szczegółowe informacje na temat komunikacji między instalacjami produktu IBM MQ, w tym definicją kolejki, definicją kanału, wyzwalaniem i procedurami punktów synchronizacji.

Odsyłacze pokrewne


[Rozstrzygnięcie kanału](#)

Konfigurowanie komunikacji w systemie Windows

Gdy kanał zarządzania rozproszonego kolejkowania jest uruchamiany, próbuje użyć połączenia określonego w definicji kanału. Aby to się powiodło, połączenie musi być zdefiniowane i dostępne. W tej sekcji opisano, w jaki sposób można to zrobić, korzystając z form komunikacji dostępnych dla systemów IBM MQ for Windows.

Zanim rozpoczniesz

Pomocne może być odwołanie się do opcji [Przykładowa konfiguracja- IBM MQ for Windows](#).

 Kanał komunikatów używający protokołu TCP/IP można skierować na produkt IBM Aspera fasp.io Gateway, który zapewnia szybki tunel TCP/IP, który może znacząco zwiększyć przepustowość sieci. Menedżer kolejek działający na dowolnej uprawnionej platformie CD może nawiązywać połączenia za pośrednictwem programu Aspera gateway. Sama brama została wdrożona w systemie Red Hat lub Ubuntu Linux. Patrz [Definiowanie połączenia Aspera gateway w systemie Linux](#).

O tym zadaniu

Podczas konfigurowania komunikacji dla produktu IBM MQ w systemie Windows można wybrać jeden z następujących typów komunikacji:

- TCP/IP
- LU 6.2
- NetBIOS

Procedura

- Informacje na temat konfigurowania komunikacji dla systemu Windows można znaleźć w podtemacie dotyczącym wybranego typu komunikacji:
 - [“Definiowanie połączenia TCP w systemie Windows” na stronie 245](#)
 - [“Definiowanie połączenia LU 6.2 w systemie Windows” na stronie 247](#)
 - [“Definiowanie połączenia NetBIOS w systemie Windows” na stronie 249](#)

Nie wszystkie funkcje i narzędzia produktu IBM MQ for Windows są dostępne w środowiskach, w których używane są protokoły komunikacyjne inne niż TCP/IP. Element, który nie jest dostępny, to IBM MQ Explorer.

Zadania pokrewne

[“Monitorowanie i sterowanie kanałami w systemie UNIX, Linux, and Windows” na stronie 234](#)

W przypadku produktu DQM konieczne jest utworzenie, monitorowanie i sterowanie kanałami zdalnymi menedżerami kolejek. Można sterować kanałami za pomocą komend, programów, IBM MQ Explorer, plików definicji kanałów oraz obszaru pamięci masowej na potrzeby synchronizacji informacji.

[“Konfigurowanie połączeń między klientem i serwerem” na stronie 15](#)

Aby skonfigurować łącza komunikacyjne między programem IBM MQ MQI clients a serwerami, należy wybrać protokół komunikacyjny, zdefiniować połączenia na obu końcach łącza, uruchomić program nasłuchujący i zdefiniować kanały.

[“Konfigurowanie komunikacji w systemie UNIX and Linux” na stronie 252](#)

Gdy kanał zarządzania rozproszonego kolejkowania jest uruchamiany, próbuje użyć połączenia określonego w definicji kanału. Aby to się powiodło, połączenie musi być zdefiniowane i dostępne. W tej sekcji opisano, w jaki sposób można to zrobić, korzystając z form komunikacji dostępnych dla systemów IBM MQ for UNIX or Linux .

Odsyłacze pokrewne


[“Typ komunikacji, który ma być używany” na stronie 16](#)

Różne platformy obsługują różne protokoły komunikacyjne. Wybór protokołu transmisji zależy od kombinacji serwerów IBM MQ MQI client i platform serwerów.

Windows Definiowanie połączenia TCP w systemie Windows

Zdefiniuj połączenie TCP, konfigurując kanał przy wysyłającym końcu, aby określić adres miejsca docelowego oraz uruchamiając program nasłuchujący w odbierającym końcu.

Zanim zaczniesz

 Kanał komunikatów używający protokołu TCP/IP można skierować na produkt IBM Aspera fasp.io Gateway, który zapewnia szybki tunel TCP/IP, który może znacząco zwiększyć przepustowość sieci. Menedżer kolejek działający na dowolnej uprawnionej platformie CD może nawiązywać połączenia za pośrednictwem programu Aspera gateway. Sama brama została wdrożona w systemie Red Hat lub Ubuntu Linux. Patrz [Definiowanie połączenia Aspera gateway w systemie Linux](#).

Koniec wysyłania

Określ nazwę hosta lub adres TCP komputera docelowego w polu Nazwa połączenia definicji kanału.

Port używany do nawiązywania połączenia z wartością domyślną 1414. Numer portu 1414 jest przypisywany przez Internet Assigned Numbers Authority do IBM MQ.

Aby użyć numeru portu innego niż domyślny, określ go w polu nazwy połączenia definicji obiektu kanału w następujący sposób:

```
DEFINE CHANNEL('channel_name') CHLTYPE(SDR) +  
TRPTYPE(TCP) +  
CONNNAME('0S2R0G3(1822)') +
```



```
XMITQ('XMitQ name') +  
REPLACE
```

gdzie OS2R0G3 jest nazwą DNS zdalnego menedżera kolejek, a 1822 jest wymaganym numerem portu. (Musi to być port, na którym nasłuchuje proces nasłuchujący na końcu odbierającego).

Aby można było zmienić definicję obiektu kanału, należy zatrzymać i zrestartować działający kanał.

Domyślny numer portu można zmienić, określając go w pliku `.ini` dla IBM MQ for Windows:

```
TCP:  
Port=1822
```

Uwaga: Aby wybrać numer portu TCP/IP, który ma być używany, program IBM MQ używa pierwszego numeru portu, który znajduje w następującej kolejności:

1. Numer portu określony jawnie w definicji kanału lub w wierszu komend. Ta liczba zezwala na przestąpienie domyślnego numeru portu dla kanału.
2. Atrybut portu określony w sekcji TCP w pliku `.ini`. Ta liczba zezwala na nadpisanie domyślnego numeru portu dla menedżera kolejek.
3. Wartość domyślna 1414. Jest to liczba przypisana do produktu IBM MQ przez uprawnienie Internet Assigned Numbers Authority dla połączeń przychodzących i wychodzących.

Więcej informacji na temat wartości ustawionych przy użyciu pliku `qm.inizawiera` sekcja [sekcje pliku konfiguracyjnego dla rozproszonego kolejkowania](#).

Odbieranie w TCP

Aby uruchomić program odbierający kanał, należy uruchomić program nasłuchujący, aby wykryć przychodzące żądania sieciowe i uruchomić powiązany kanał. Można użyć programu nasłuchującego IBM MQ.

Odbieranie programów kanałów jest uruchamiane w odpowiedzi na żądanie uruchomienia z kanału wysyłającego.

Aby uruchomić program odbierający kanał, należy uruchomić program nasłuchujący, aby wykryć przychodzące żądania sieciowe i uruchomić powiązany kanał. Można użyć programu nasłuchującego IBM MQ.

Aby uruchomić program nasłuchujący dostarczany razem z produktem IBM MQ, który uruchamia nowe kanały jako wątki, należy użyć komendy `runmqtsr`.

Podstawowy przykład użycia komendy `runmqtsr`:

```
runmqtsr -t tcp [-m QMNAME] [-p 1822]
```

Nawiasy kwadratowe wskazują parametry opcjonalne; QMNAME nie jest wymagany dla domyślnego menedżera kolejek, a numer portu nie jest wymagany, jeśli używana jest wartość domyślna (1414). Numer portu nie może być większy niż 65535.

Uwaga: Aby wybrać numer portu TCP/IP, który ma być używany, program IBM MQ używa pierwszego numeru portu, który znajduje w następującej kolejności:

1. Numer portu określony jawnie w definicji kanału lub w wierszu komend. Ta liczba zezwala na przestąpienie domyślnego numeru portu dla kanału.
2. Atrybut portu określony w sekcji TCP w pliku `.ini`. Ta liczba zezwala na nadpisanie domyślnego numeru portu dla menedżera kolejek.
3. Wartość domyślna 1414. Jest to liczba przypisana do produktu IBM MQ przez uprawnienie Internet Assigned Numbers Authority dla połączeń przychodzących i wychodzących.

Aby uzyskać najlepszą wydajność, uruchom program nasłuchujący IBM MQ jako zaufaną aplikację zgodnie z opisem w sekcji [“Uruchamianie kanałów i programów nasłuchujących jako zaufanych aplikacji”](#) na stronie 233. Informacje na temat zaufanych aplikacji znajdują się w sekcji [Ograniczenia dla zaufanych aplikacji](#).

Korzystanie z opcji TCP/IP SO_KEEPALIVE

Aby skorzystać z opcji Windows SO_KEEPALIVE, należy dodać następujący wpis do rejestru:

```
TCP:
KeepAlive=yes
```

Więcej informacji na temat opcji SO_KEEPALIVE znajduje się w sekcji [“Sprawdzanie, czy drugi koniec kanału jest nadal dostępny”](#) na stronie 218.

W systemie Windows wartość rejestru HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters dla opcji Windows KeepAlivesteruje odstępem czasu, jaki upływa przed sprawdzonym połączeniem. Wartość domyślna to dwie godziny.

Korzystanie z opcji backlog programu nasłuchującego TCP

W TCP połączenia są traktowane jako niekompletne, chyba że między serwerem a klientem ma miejsce uzgadnianie trójstronne. Połączenia te są nazywane zaległych żądań połączeń. Dla tych zaległych żądań połączeń ustawiono wartość maksymalną i można uważać za zaległe żądania, które oczekują na port TCP dla nasłuchiwanie, aby zaakceptować żądanie.

Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [“Korzystanie z opcji backlog programu nasłuchującego TCP w systemie IBM MQ for Multiplatforms”](#) na stronie 256, a także konkretna wartość dla produktu Windows.

Windows Definiowanie połączenia LU 6.2 w systemie Windows

Architektura SNA musi być skonfigurowana w taki sposób, aby możliwe było nawiązaowanie konwersacji LU 6.2 między dwoma maszynami.

Po skonfigurowaniu SNA postępuj w następujący sposób.

Więcej informacji można znaleźć w poniższej tabeli.

<i>Tabela 23. Ustawienia w lokalnym systemie Windows dla platformy zdalnego menedżera kolejek</i>		
Platforma zdalna	TPNAME	TPPATH
z/OS lub MVS/ESA bez CICS	Takie same, jak w odpowiednich informacjach ubocznych dotyczących menedżera kolejek zdalnych.	-
z/OS or MVS/ESA using CICS	CKRC (nadawca) CKSV (requester) CKRC (serwer)	-
IBM i	Wartość ta jest taka sama, jak wartość porównywana w pozycji routingu w systemie IBM i.	-
Systemy UNIX and Linux	Takie same, jak w odpowiednich informacjach ubocznych dotyczących menedżera kolejek zdalnych.	<i>MQ_INSTALLATION_PATH/bin/amqcrs6a</i>

Tabela 23. Ustawienia w lokalnym systemie Windows dla platformy zdalnego menedżera kolejek (kontynuacja)

Platforma zdalna	TPNAME	TPPATH
Windows	Zgodnie z tym, co określono w komendzie Uruchomienie programu nastuchującego Windows lub w programie transakcyjnym, który został zdefiniowany przy użyciu programu TpSetup w systemie Windows.	MQ_INSTALLATION_PATH\bin\amqcrs6a

MQ_INSTALLATION_PATH reprezentuje katalog najwyższego poziomu, w którym zainstalowany jest produkt IBM MQ .

Jeśli na tym samym komputerze znajduje się więcej niż jeden menedżer kolejek, upewnij się, że nazwy TPnames w definicjach kanałów są unikalne.

Najnowsze informacje na temat konfigurowania protokołu AnyNet SNA-over-TCP/IP znajdują się w następującej elektronicznej dokumentacji IBM : [AnyNet SNA over TCP/IP](#) i [SNA Node Operations](#).

Pojęcia pokrewne

“Wysyłanie zakończenia na jednostce logicznej 6.2 w systemie Windows” na stronie 248

Utwórz obiekt po stronie CPI-C (symboliczne miejsce docelowe) z aplikacji administracyjnej produktu LU 6.2 , który jest używany. Wprowadź tę nazwę w polu Nazwa połączenia w definicji kanału. Utwórz również odsyłacz LU 6.2 do partnera.

“Odbieranie na jednostce logicznej 6.2 w systemie Windows” na stronie 248

Odbieranie programów kanałów jest uruchamiane w odpowiedzi na żądanie uruchomienia z kanału wysyłającego.

Windows

Wysyłanie zakończenia na jednostce logicznej 6.2 w systemie Windows

Utwórz obiekt po stronie CPI-C (symboliczne miejsce docelowe) z aplikacji administracyjnej produktu LU 6.2 , który jest używany. Wprowadź tę nazwę w polu Nazwa połączenia w definicji kanału. Utwórz również odsyłacz LU 6.2 do partnera.

W obiekcie po stronie CPI-C wprowadź nazwę partnerskiej jednostki logicznej na komputerze odbierającym, nazwę TP i nazwę trybu. Na przykład:

```
Partner LU Name      OS2R0G2
Partner TP Name     recv
Mode Name           #INTER
```

Windows

Odbieranie na jednostce logicznej 6.2 w systemie Windows

Odbieranie programów kanałów jest uruchamiane w odpowiedzi na żądanie uruchomienia z kanału wysyłającego.

Aby uruchomić program odbierający kanał, należy uruchomić program nastuchujący w celu wykrycia przychodzących żądań sieciowych i uruchomienia powiązanego kanału. Ten program nastuchujący uruchamia się za pomocą komendy RUNMQLSR, podając TpName , aby nastuchiwać. Alternatywnie można użyć opcji TpStart w serwerze SNA Server for Windows.

Korzystanie z komendy RUNMQLSR

Przykład komendy uruchamiającego program nastuchujący:

```
RUNMQLSR -t LU62 -n RECV [-m QMNAME]
```

gdzie RECV jest nazwą TpName określoną w drugim (wysyłającym) końcu jako "TpName , aby rozpocząć od strony zdalnej". Ostatnia część nawiasów kwadratowych jest opcjonalna i nie jest wymagana dla domyślnego menedżera kolejek.

Na jednym komputerze może działać więcej niż jeden menedżer kolejek. Należy przypisać inną nazwę TpName do każdego menedżera kolejek, a następnie uruchomić program nastuchujący dla każdej z nich. Na przykład:

```
RUNMQLSR -t LU62 -m QM1 -n TpName1  
RUNMQLSR -t LU62 -m QM2 -n TpName2
```

Aby uzyskać najlepszą wydajność, należy uruchomić program nastuchujący produktu IBM MQ jako zaufaną aplikację zgodnie z opisem w sekcji [Uruchamianie kanałów i programów nastuchujących jako zaufanych aplikacji](#). Więcej informacji na temat zaufanych aplikacji zawiera sekcja [Ograniczenia dotyczące zaufanych aplikacji](#).

Za pomocą komendy można zatrzymać wszystkie programy nastuchujące produktu IBM MQ działające w menedżerze kolejek, który jest nieaktywny.

```
ENDMQLSR [-m QMNAME]
```

Korzystanie z serwera Microsoft SNA Server w systemie Windows

Opcji TpSetup (z pakietu SDK serwera SNA) można użyć, aby zdefiniować możliwe do wywołania TP, które następnie napędy amqcrs6a.exe, lub można ręcznie ustawić różne wartości rejestru. Parametry, które powinny zostać przekazane do pliku amqcrs6a.exe to:

```
-m QM -n TpName
```

gdzie QM to nazwa menedżera kolejek, a TpName to nazwa TP. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w publikacji *Microsoft SNA Server APPC Programmers Guide* lub *Podręcznik programisty CPI-C serwera Microsoft SNA*.

Jeśli nie zostanie określona nazwa menedżera kolejek, przyjmowany jest domyślny menedżer kolejek.

Windows Definiowanie połączenia NetBIOS w systemie Windows

Połączenie NetBIOS ma zastosowanie tylko do klienta i serwera, na którym działa produkt Windows. Produkt IBM MQ korzysta z trzech typów zasobów NetBIOS podczas ustanawiania połączenia NetBIOS z innym produktem IBM MQ : sesjami, komendami i nazwami. Każdy z tych zasobów ma limit, który jest ustanawiany domyślnie lub przez wybór podczas instalacji systemu NetBIOS.

Każdy działający kanał, niezależnie od typu, korzysta z jednej sesji NetBIOS i jednej komendy NetBIOS . Implementacja IBM NetBIOS umożliwia wielu procesom korzystanie z tej samej nazwy lokalnej NetBIOS . Z tego powodu tylko jedna nazwa NetBIOS musi być dostępna do użycia przez produkt IBM MQ. Implementacje innych dostawców, na przykład emulacja NetBIOS Novell, wymagają innej nazwy lokalnej na proces. Należy sprawdzić wymagania z dokumentacji używanego produktu NetBIOS .

We wszystkich przypadkach należy upewnić się, że dostępne zasoby dla każdego typu są już dostępne, lub zwiększyć wartości maksymalne określone w konfiguracji. Wszelkie zmiany wartości wymagają restartu systemu.

W czasie uruchamiania systemu sterownik urządzenia NetBIOS wyświetla liczbę sesji, komend i nazw dostępnych do użycia przez aplikacje. Zasoby te są dostępne dla dowolnej aplikacji opartej na systemie NetBIOS działającej w tym samym systemie. Dlatego też inne aplikacje mogą korzystać z tych zasobów przed ich pozyskaniem przez program IBM MQ . Administrator sieci LAN powinien być w stanie to dla Ciebie wyjaśnić.

Pojęcia pokrewne

[“Definiowanie lokalnej nazwy NetBIOS serwera IBM MQ” na stronie 250](#)

Lokalna nazwa NetBIOS używana przez procesy kanału IBM MQ może być określona na trzy sposoby.

“Ustanawianie sesji menedżera kolejek NetBIOS , komendy i limitów nazw” na stronie 250
Limity menedżera kolejek dla sesji NetBIOS , komend i nazw mogą być określone na dwa sposoby.

“Ustanawianie numeru adaptera sieci LAN” na stronie 251

Aby kanały mogły działać poprawnie w systemie NetBIOS, obsługa adaptera na każdym końcu musi być zgodna. Produkt IBM MQ umożliwia sterowanie numerem adaptera sieci LAN (LANA) za pomocą wartości AdapterNum w sekcji NETBIOS pliku qm.ini , a także określenie parametru **-a** w komendzie runmqtsr.

“Inicjowanie połączenia NetBIOS” na stronie 251

Definiowanie kroków wymaganych do zainicjowania połączenia.

“Definiowanie obiektu nastuchiwania celu dla połączenia NetBIOS” na stronie 251

Definiowanie kroków, które mają być wykonywane po odebraniu połączenia NetBIOS .

Windows *Definiowanie lokalnej nazwy NetBIOS serwera IBM MQ*

Lokalna nazwa NetBIOS używana przez procesy kanału IBM MQ może być określona na trzy sposoby.

W kolejności wykonywania trzech sposobów są następujące:

1. Wartość podana w parametrze **-l** komendy RUNMQLSR, na przykład:

```
RUNMQLSR -t NETBIOS -l my_station
```

2. Zmienna środowiskowa MQNAME z wartością, która jest ustanowiona przez komendę:

```
SET MQNAME= my_station
```

Dla każdego procesu można ustawić wartość MQNAME. Alternatywnie można ustawić go na poziomie systemu w rejestrze Windows .

Jeśli używana jest implementacja NetBIOS , która wymaga unikalnych nazw, należy wprowadzić komendę SET MQNAME w każdym oknie, w którym uruchomiony jest proces IBM MQ . Wartość MQNAME jest dowolna, ale musi być unikalna dla każdego procesu.

3. Sekcja NETBIOS w pliku konfiguracyjnym menedżera kolejek qm.ini. Na przykład:

```
NETBIOS:  
LocalName= my_station
```

Uwaga:

1. Ze względu na różnice w implementacji obsługiwanych produktów NetBIOS , zaleca się, aby każda nazwa NetBIOS była unikalna w sieci. Jeśli nie, mogą wystąpić nieprzewidywalne wyniki. Jeśli występują problemy z nawiązaniem kanału NetBIOS i w dzienniku błędów menedżera kolejek znajdują się komunikaty o błędach zawierające kod powrotu NetBIOS X'15 ' , należy przejrzeć użycie nazw NetBIOS .
2. W systemie Windows nazwa komputera nie może być używana jako nazwa NetBIOS , ponieważ produkt Windows już go używa.
3. Zainicjowanie kanału nadawczego wymaga określenia nazwy NetBIOS za pomocą zmiennej środowiskowej MQNAME lub parametru LocalName w pliku qm.ini .

Windows *Ustanawianie sesji menedżera kolejek NetBIOS , komendy i limitów nazw*

Limity menedżera kolejek dla sesji NetBIOS , komend i nazw mogą być określone na dwa sposoby.

W kolejności wykonywania tych czynności należy wykonać następujące czynności:

1. Wartości określone w komendzie RUNMQLSR:

```
-s Sessions
```

```
-e Names
-o Commands
```

Jeśli operand -m nie zostanie podany w komendzie, wartości będą miały zastosowanie tylko do domyślnego menedżera kolejek.

2. Sekcja NETBIOS w pliku konfiguracyjnym menedżera kolejek qm.ini. Na przykład:

```
NETBIOS:
NumSess= Qmgr_max_sess
NumCmds= Qmgr_max_cmds
NumNames= Qmgr_max_names
```

Windows Ustawianie numeru adaptera sieci LAN

Aby kanały mogły działać poprawnie w systemie NetBIOS, obsługa adaptera na każdym końcu musi być zgodna. Produkt IBM MQ umożliwia sterowanie numerem adaptera sieci LAN (LANA) za pomocą wartości AdapterNum w sekcji NETBIOS pliku qm.ini, a także określenie parametru **-a** w komendzie runmqsr.

Domyślny numer adaptera sieci LAN używany przez produkt IBM MQ dla połączeń NetBIOS wynosi 0. Sprawdź, czy numer jest używany w systemie w następujący sposób:

W systemie Windows nie jest możliwe bezpośrednio zapytanie o numer adaptera sieci LAN za pośrednictwem systemu operacyjnego. Zamiast tego należy użyć komendy LANACFG.EXE dostępny w programie Microsoft. Dane wyjściowe narzędzia przedstawiają numery wirtualnych adapterów LAN i ich efektywne powiązania. Więcej informacji na temat numerów adapterów LAN można znaleźć w artykule 138037 *HOWTO: Use LANA Numbers in a 32-bit Environment* (HOWTO: Używanie numerów sieci LAN w 32-bitowym środowisku) w serwisie Knowledge Base (Baza wiedzy Microsoft).

Podaj poprawną wartość w sekcji NETBIOS pliku konfiguracyjnego menedżera kolejek qm.ini:

```
NETBIOS:
AdapterNum= n
```

gdzie n jest poprawnym numerem adaptera LAN dla tego systemu.

Windows Inicjowanie połączenia NetBIOS

Definiowanie kroków wymaganych do zainicjowania połączenia.

Aby zainicjować połączenie, należy wykonać następujące czynności w wysyłającym końcu:

1. Zdefiniuj nazwę stacji NetBIOS przy użyciu wartości MQNAME lub LocalName.
2. Sprawdź, czy numer adaptera sieci LAN jest używany w systemie, a następnie podaj poprawny plik za pomocą AdapterNum.
3. W polu ConnectionName definicji kanału należy podać nazwę NetBIOS używaną przez docelowy program nasłuchujący. W systemie Windows kanały NetBIOS muszą być uruchamiane jako wątki. W tym celu należy podać wartość MCATYPE (THREAD) w definicji kanału.

```
DEFINE CHANNEL (chname) CHLTYPE(SDR) +
TRPTYPE(NETBIOS) +
CONNNAME(your_station) +
XMITQ(xmitq) +
MCATYPE(THREAD) +
REPLACE
```

Windows Definiowanie obiektu nasłuchiwanego celu dla połączenia NetBIOS

Definiowanie kroków, które mają być wykonywane po odebraniu połączenia NetBIOS.

Po zakończeniu odbierania wykonaj następujące kroki:

1. Zdefiniuj nazwę stacji NetBIOS przy użyciu wartości MQNAME lub LocalName.

2. Sprawdź, czy numer adaptera sieci LAN jest używany w systemie, a następnie podaj poprawny plik za pomocą AdapterNum.
3. Zdefiniuj kanał odbiorczy:

```
DEFINE CHANNEL (chname) CHLTYPE(RCVR) +  
TRPTYPE(NETBIOS) +  
REPLACE
```

4. Uruchom program nasłuchujący IBM MQ, aby nawiązać połączenie ze stacją i umożliwić kontakt z nim. Na przykład:

```
RUNMQLSR -t NETBIOS -l your_station [-m qmgr]
```

Ta komenda służy do tworzenia `your_station` jako stacji NetBIOS oczekującej na kontakt. Nazwa stacji NetBIOS musi być unikalna w całej sieci NetBIOS.

Aby uzyskać najlepszą wydajność, uruchom program nasłuchujący IBM MQ jako zaufaną aplikację zgodnie z opisem w sekcji [“Uruchamianie kanałów i programów nasłuchujących jako zaufanych aplikacji”](#) na stronie 233. Więcej informacji na temat zaufanych aplikacji zawiera sekcja [Ograniczenia dotyczące zaufanych aplikacji](#).

Za pomocą komendy można zatrzymać wszystkie programy nasłuchujące produktu IBM MQ działające w menedżerze kolejek, który jest nieaktywny.

```
ENDMQLSR [-m QMNAME]
```

Jeśli nie zostanie określona nazwa menedżera kolejek, przyjmowany jest domyślny menedżer kolejek.

Linux

UNIX

Konfigurowanie komunikacji w systemie UNIX and Linux

Gdy kanał zarządzania rozproszonego kolejkowania jest uruchamiany, próbuje użyć połączenia określonego w definicji kanału. Aby to się powiodło, połączenie musi być zdefiniowane i dostępne. W tej sekcji opisano, w jaki sposób można to zrobić, korzystając z form komunikacji dostępnych dla systemów IBM MQ for UNIX or Linux.

Zanim rozpoczniesz

Pomocne może się okazać odwołanie się do następujących sekcji:

- [AIX](#) Przykładowa konfiguracja- IBM MQ for AIX
- [Solaris](#) Przykładowa konfiguracja- IBM MQ for Solaris
- [Linux](#) Przykładowa konfiguracja- IBM MQ dla Linux

MQ Adv.

CD

V 9.1.4

Kanał komunikatów używający protokołu TCP/IP można skierować na produkt IBM Aspera fasp.io Gateway, który zapewnia szybki tunel TCP/IP, który może znacząco zwiększyć przepustowość sieci. Menedżer kolejek działający na dowolnej uprawnionej platformie CD może nawiązywać połączenia za pośrednictwem programu Aspera gateway. Sama brama została wdrożona w systemie Red Hat lub Ubuntu Linux. Patrz [Definiowanie połączenia Aspera gateway w systemie Linux](#).

O tym zadaniu

Gdy kanał zarządzania rozproszonego kolejkowania jest uruchamiany, próbuje użyć połączenia określonego w definicji kanału. Aby możliwe było nawiązanie połączenia, konieczne jest zdefiniowanie i udostępnienie połączenia. W tej sekcji opisano, w jaki sposób można to zrobić.

Podczas konfigurowania komunikacji dla produktu IBM MQ w systemie UNIX and Linux można wybrać jeden z następujących typów komunikacji:


- TCP/IP
- LU 6.2

Każda definicja kanału musi określać tylko jeden atrybut protokołu transmisji (Transport Type). Menedżer kolejek może używać jednego lub większej liczby protokołów.

W przypadku systemu IBM MQ MQI clients może być przydatne korzystanie z alternatywnych kanałów przy użyciu różnych protokołów transmisji. Więcej informacji na temat produktu IBM MQ MQI clients zawiera sekcja [Przegląd produktu IBM MQ MQI clients](#).

Procedura

Informacje na temat konfigurowania komunikacji dla systemu UNIX and Linux można znaleźć w podtemacie dotyczącym wybranego typu komunikacji:

- [“Definiowanie połączenia TCP w systemie UNIX and Linux” na stronie 253](#)
- [“Definiowanie połączenia LU 6.2 w systemie UNIX and Linux” na stronie 257](#)
-  [“Definiowanie połączenia Aspera gateway w systemie Linux” na stronie 810](#)

Zadania pokrewne

[“Monitorowanie i sterowanie kanałami w systemie UNIX, Linux, and Windows” na stronie 234](#)

W przypadku produktu DQM konieczne jest utworzenie, monitorowanie i sterowanie kanałami zdalnymi menedżerami kolejek. Można sterować kanałami za pomocą komend, programów, IBM MQ Explorer, plików definicji kanałów oraz obszaru pamięci masowej na potrzeby synchronizacji informacji.

[“Konfigurowanie połączeń między klientem i serwerem” na stronie 15](#)

Aby skonfigurować łącza komunikacyjne między programem IBM MQ MQI clients a serwerami, należy wybrać protokół komunikacyjny, zdefiniować połączenia na obu końcach łącza, uruchomić program nasłuchujący i zdefiniować kanały.

[“Konfigurowanie komunikacji w systemie Windows” na stronie 244](#)

Gdy kanał zarządzania rozproszonego kolejkowania jest uruchamiany, próbuje użyć połączenia określonego w definicji kanału. Aby to się powiodło, połączenie musi być zdefiniowane i dostępne. W tej sekcji opisano, w jaki sposób można to zrobić, korzystając z form komunikacji dostępnych dla systemów IBM MQ for Windows .

Odsyłacze pokrewne


[“Typ komunikacji, który ma być używany” na stronie 16](#)

Różne platformy obsługują różne protokoły komunikacyjne. Wybór protokołu transmisji zależy od kombinacji serwerów IBM MQ MQI client i platform serwerów.

Definiowanie połączenia TCP w systemie UNIX and Linux

Definicja kanału na końcu wysyłającego określa adres miejsca docelowego. Demon nasłuchiwanie lub inet inet jest konfigurowany dla połączenia na końcu odbierającym.

Zanim zaczniesz

 Kanał komunikatów używający protokołu TCP/IP można skierować na produkt IBM Aspera fasp.io Gateway, który zapewnia szybki tunel TCP/IP, który może znacząco zwiększyć przepustowość sieci. Menedżer kolejek działający na dowolnej uprawnionej platformie CD może nawiązywać połączenia za pośrednictwem programu Aspera gateway. Sama brama została wdrożona w systemie Red Hat lub Ubuntu Linux. Patrz [Definiowanie połączenia Aspera gateway w systemie Linux](#).

Koniec wysyłania

Podaj nazwę hosta lub adres TCP komputera docelowego w polu Nazwa połączenia definicji kanału. Port używany do nawiązywania połączenia z wartością domyślną 1414. Numer portu 1414 jest przypisywany przez Internet Assigned Numbers Authority do IBM MQ.

Aby użyć numeru portu innego niż domyślny, zmień w ten sposób pole nazwy połączenia:

```
Connection Name REMHOST(1822)
```

gdzie REMHOST jest nazwą hosta zdalnego komputera, a 1822 jest numerem portu wymaganym. (Musi to być port, na którym następuje proces nastuchujący na końcu odbierającego).

Alternatywnie można zmienić numer portu, określając go w pliku konfiguracyjnym menedżera kolejek (qm.ini):

```
TCP:  
Port=1822
```

Więcej informacji na temat wartości ustawionych przy użyciu pliku qm.inizawiera sekcja [sekcje pliku konfiguracyjnego dla rozproszonego kolejkowania](#).

Odbieranie w TCP

Można użyć programu nastuchującego TCP/IP, który jest demonem inet (inetd), lub programem nastuchującym IBM MQ .

Niektóre dystrybucje Linux korzystają teraz z demona rozszerzonego inet (xinetd) zamiast demona inet. Informacje na temat korzystania z demona rozszerzonego inet w systemie Linux zawiera sekcja [Nawiązywanie połączenia TCP w systemie Linux](#) .

Pojęcia pokrewne

[“Korzystanie z programu nastuchującego TCP/IP w systemie UNIX and Linux” na stronie 254](#)

Aby uruchomić kanały w systemie UNIX and Linux, należy edytować plik `/etc/services` i plik `inetd.conf` .

[“Korzystanie z opcji backlog programu nastuchującego TCP w systemie IBM MQ for Multiplatforms” na stronie 256](#)


W TCP połączenia są traktowane jako niekompletne, chyba że między serwerem a klientem ma miejsce uzgadnianie trójstronne. Połączenia te są nazywane zaległych żądań połączeń. Dla tych zaległych żądań połączeń ustawiono wartość maksymalną i można uważać za zaległe żądania, które oczekują na port TCP dla nastuchiwania, aby zaakceptować żądanie.

[“Korzystanie z programu nastuchującego IBM MQ” na stronie 256](#)

Aby uruchomić program nastuchujący dostarczany razem z produktem IBM MQ, który uruchamia nowe kanały jako wątki, należy użyć komendy `runmq1sr` .

[“Korzystanie z opcji TCP/IP SO_KEEPALIVE” na stronie 257](#)

W niektórych systemach UNIX and Linux można zdefiniować czas oczekiwania TCP przed sprawdzeniem, czy połączenie jest nadal dostępne, oraz jak często próbuje on ponownie nawiązać połączenie, jeśli pierwsze sprawdzenie nie powiedzie się. Jest to parametr strojony jądra lub może zostać wprowadzony w wierszu komend.

 [Korzystanie z programu nastuchującego TCP/IP w systemie UNIX and Linux](#)
Aby uruchomić kanały w systemie UNIX and Linux, należy edytować plik `/etc/services` i plik `inetd.conf` .

Wykonaj następujące czynności:

1. Edytuj plik `/etc/services` :

Uwaga: Aby edytować plik `/etc/services` , należy zalogować się jako administrator lub użytkownik root. Można to zmienić, ale musi być ona zgodna z numerem portu określonym w końcu wysyłania.

Dodaj poniższy wiersz do pliku:

```
MQSeries 1414/tcp
```

gdzie 1414 jest numerem portu wymagany przez produkt IBM MQ. Numer portu nie może być większy niż 65535.

2. Dodaj wiersz w pliku `inetd.conf`, aby wywołać program `amqcrsta`, gdzie `MQ_INSTALLATION_PATH` reprezentuje katalog najwyższego poziomu, w którym jest zainstalowany produkt IBM MQ :

```
MQSeries stream tcp nowait mqm MQ_INSTALLATION_PATH/bin/amqcrsta amqcrsta  
[-m Queue_Man_Name]
```

Aktualizacje są aktywne po tym, jak `inetd` ponownie odczyta pliki konfiguracyjne. W tym celu należy wprowadzić następujące komendy z głównego identyfikatora użytkownika:

- **AIX** W systemie AIX:

```
refresh -s inetd
```

- **Solaris** W systemie Solaris 10 lub nowszym:

```
inetconv
```

- **Linux** **UNIX** W innych systemach UNIX and Linux (w tym Solaris 9):

```
kill -1 process_number
```

Gdy program nasłuchujący uruchomiony przez `inetd` dziedziczy ustawienia narodowe z `inetd`, jest możliwe, że MQMDE nie jest uhonorowany (scalony) i jest umieszczany w kolejce jako dane komunikatu. Aby upewnić się, że produkt MQMDE został uhonorowany, należy poprawnie ustawić ustawienia narodowe. Ustawienia narodowe ustawione przez `inetd` mogą nie być zgodne z ustawieniami narodowymi wybranymi dla innych ustawień narodowych używanych przez procesy produktu IBM MQ. Aby ustawić ustawienia narodowe:

1. Utwórz skrypt powłoki, który ustawia zmienne środowiskowe `LANG`, `LC_COLLATE`, `LC_CTYPE`, `LC_MONETARY`, `LC_NUMERIC`, `LC_TIME` i `LC_MESSAGES` do ustawień narodowych używanych dla innych procesów produktu IBM MQ.
2. W tym samym skrypcie powłoki należy wywołać program nasłuchujący.
3. Zmodyfikuj plik `inetd.conf` tak, aby wywołał skrypt powłoki w miejsce programu nasłuchującego.

Możliwe jest, że na serwerze jest więcej niż jeden menedżer kolejek. Dla każdego z menedżerów kolejek należy dodać wiersz do każdego z tych dwóch plików. Na przykład:

```
MQSeries1 1414/tcp  
MQSeries2 1822/tcp
```

```
MQSeries2 stream tcp nowait mqm MQ_INSTALLATION_PATH/bin/amqcrsta amqcrsta -m QM2
```






Gdzie `MQ_INSTALLATION_PATH` reprezentuje katalog najwyższego poziomu, w którym zainstalowano produkt IBM MQ.

Pozwala to uniknąć generowania komunikatów o błędach, jeśli istnieje ograniczenie liczby zaległych żądań połączeń znajdujących się w kolejce w jednym porcie TCP. Więcej informacji na temat liczby zaległych żądań połączeń zawiera sekcja [“Korzystanie z opcji backlog programu nasłuchującego TCP w systemie IBM MQ for Multiplatforms”](#) na stronie 256.

Multi Korzystanie z opcji backlog programu nasłuchującego TCP w systemie IBM MQ for Multiplatforms

W TCP połączenia są traktowane jako niekompletne, chyba że między serwerem a klientem ma miejsce uzgadnianie trójstronne. Połączenia te są nazywane zaległych żądań połączeń. Dla tych zaległych żądań połączeń ustawiono wartość maksymalną i można uważać za zaległe żądania, które oczekują na port TCP dla nasłuchiwanie, aby zaakceptować żądanie.

Domyślne wartości zalegających programów nasłuchujących są wyświetlane w programie [Tabela 24](#) na stronie 256.

Platforma serwera	Maksymalna liczba żądań połączeń
 AIX	100
 Linux	100
 IBM i	255
 Solaris	100
 Windows Serwer	100

Jeśli zalegający dziennik osiągnie wartości wyświetlone w [Tabela 24](#) na stronie 256, połączenie TCP/IP zostanie odrzucone, a kanał nie będzie mógł zostać uruchomiony.

W przypadku kanałów MCA powoduje to, że kanał przechodzi w stan RETRY i próbuje ponownie nawiązać połączenie w późniejszym czasie.

Aby jednak uniknąć tego błędu, można dodać wpis w pliku `qm.ini` :

```
TCP:
ListenerBacklog = n
```

Ta opcja przestania domyślną maksymalną liczbę zaległych żądań (patrz [Tabela 24](#) na stronie 256) dla programu nasłuchującego TCP/IP.

Uwaga: Niektóre systemy operacyjne obsługują większą wartość niż wartość domyślna. W razie potrzeby wartość ta może zostać użyta w celu uniknięcia osiągnięcia limitu połączenia.

Aby uruchomić program nasłuchujący z włączoną opcją `backlog` :

- Użyj komendy `runmq1sr -b` lub
- Użyj komendy MQSC **DEFINE LISTENER** z atrybutem `BACKLOG` ustawionym na wymaganej wartości.

Informacje na temat komendy `runmq1sr` można znaleźć w sekcji `runmq1sr`. Więcej informacji na temat komendy `DEFINE LISTENER` zawiera sekcja [DEFINE LISTENER\(DEFINIOWANIE OBIEKTU NASŁUCHIWANIA\)](#).

Pojęcia pokrewne

[“Korzystanie z opcji backlog programu nasłuchującego TCP”](#) na stronie 954

Podczas odbierania w protokole TCP/IP ustawiana jest maksymalna liczba zaległych żądań połączeń. Te oczekujące żądania mogą być traktowane jako *zaległe* żądania oczekujące na port TCP/IP nasłuchiwanie w celu zaakceptowania żądania.

  Korzystanie z programu nasłuchującego IBM MQ

Aby uruchomić program nasłuchujący dostarczany razem z produktem IBM MQ, który uruchamia nowe kanały jako wątki, należy użyć komendy `runmq1sr` .

Na przykład:

```
runmqclsr -t tcp [-m QMNAME] [-p 1822]
```

Nawiasy kwadratowe wskazują parametry opcjonalne; QMNAME nie jest wymagany dla domyślnego menedżera kolejek, a numer portu nie jest wymagany, jeśli używana jest wartość domyślna (1414). Numer portu nie może być większy niż 65535.

Aby uzyskać najlepszą wydajność, uruchom program nasłuchujący IBM MQ jako zaufaną aplikację zgodnie z opisem w sekcji [“Uruchamianie kanałów i programów nasłuchujących jako zaufanych aplikacji”](#) na stronie 233. Więcej informacji na temat zaufanych aplikacji zawiera sekcja [Ograniczenia dotyczące zaufanych aplikacji](#).

Za pomocą komendy można zatrzymać wszystkie programy nasłuchujące produktu IBM MQ działające w menedżerze kolejek, który jest nieaktywny.

```
endmqclsr [-m QMNAME]
```

Jeśli nie zostanie określona nazwa menedżera kolejek, przyjmowany jest domyślny menedżer kolejek.

Linux

UNIX

Korzystanie z opcji TCP/IP SO_KEEPALIVE

W niektórych systemach UNIX and Linux można zdefiniować czas oczekiwania TCP przed sprawdzeniem, czy połączenie jest nadal dostępne, oraz jak często próbuje on ponownie nawiązać połączenie, jeśli pierwsze sprawdzenie nie powiedzie się. Jest to parametr strojony jądra lub może zostać wprowadzony w wierszu komend.

Jeśli ma być używana opcja SO_KEEPALIVE (więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [“Sprawdzanie, czy drugi koniec kanału jest nadal dostępny”](#) na stronie 218) Należy dodać następującą pozycję do pliku konfiguracyjnego menedżera kolejek (qm.ini):

```
TCP:
KeepAlive=yes
```

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z dokumentacją systemu UNIX and Linux .

Linux

UNIX

Definiowanie połączenia LU 6.2 w systemie UNIX and Linux

Architektura SNA musi być skonfigurowana w taki sposób, aby możliwe było nawiązaowanie konwersacji LU 6.2 między dwoma maszynami.

Najnowsze informacje na temat konfigurowania protokołu SNA przez protokół TCP/IP znajdują się w następującej elektronicznej dokumentacji produktu IBM : [Communications Server](#)(Serwer komunikacyjny).

Architektura SNA musi być skonfigurowana w taki sposób, aby możliwe było nawiązaowanie konwersacji LU 6.2 między tymi dwoma systemami.

Więcej informacji na ten temat zawiera publikacja *Multiplatform APPC Configuration Guide* oraz następująca tabela.

Platforma zdalna	TPNAME	TPPATH
z/OS bez CICS	Jest to taka sama nazwa, jak nazwa TPName w informacjach ubocznych o zdalnym menedżerze kolejek.	-
z/OS użycie CICS	CKRC (nadawca) CKSV (requester) CKRC (serwer)	-

Tabela 25. Ustawienia w lokalnym systemie UNIX and Linux dla platformy zdalnego menedżera kolejek (kontynuacja)

Platforma zdalna	TPNAME	TPPATH
IBM i	Wartość ta jest taka sama, jak wartość porównywana w pozycji routingu w systemie IBM i .	-
Systemy UNIX and Linux	Jest to taka sama nazwa, jak nazwa TPName w informacjach ubocznych o zdalnym menedżerze kolejek.	MQ_INSTALLATION_PATH/bin/amqcrs6a
Windows	Zgodnie z tym, co określono w komendzie Uruchomienie programu następującego Windows lub w programie transakcyjnym, który został zdefiniowany przy użyciu programu TpSetup w systemie Windows.	MQ_INSTALLATION_PATH\bin\amqcrs6a

MQ_INSTALLATION_PATH reprezentuje katalog najwyższego poziomu, w którym zainstalowany jest produkt IBM MQ .

Jeśli na tym samym komputerze znajduje się więcej niż jeden menedżer kolejek, upewnij się, że nazwy TPnames w definicjach kanałów są unikalne.

Pojęcia pokrewne

“Wysyłanie zakończenia na jednostce logicznej 6.2 w systemie UNIX and Linux” na stronie 258

W systemach UNIX and Linux należy utworzyć obiekt po stronie CPI-C (miejsce docelowe symboliczne) i wprowadzić tę nazwę w polu Nazwa połączenia w definicji kanału. Utwórz również odsyłacz LU 6.2 do partnera.

“Odbieranie na jednostce logicznej 6.2 w systemie UNIX and Linux” na stronie 258

W systemach UNIX and Linux należy utworzyć załącznik do nastuchiwania na końcu odbioru, profil połączenia logicznego LU 6.2 i profil TPN.

Linux → **UNIX** *Wysyłanie zakończenia na jednostce logicznej 6.2 w systemie UNIX and Linux*
 W systemach UNIX and Linux należy utworzyć obiekt po stronie CPI-C (miejsce docelowe symboliczne) i wprowadzić tę nazwę w polu Nazwa połączenia w definicji kanału. Utwórz również odsyłacz LU 6.2 do partnera.

W obiekcie po stronie CPI-C wprowadź nazwę jednostki logicznej partnera na komputerze odbierającym, nazwę programu transakcyjnego i nazwę trybu. Na przykład:

```
Partner LU Name          REMHOST
Remote TP Name          recv
Service Transaction Program no
Mode Name                #INTER
```

Solaris W systemie Solaris ustaw zmienną środowiskową APPC_LOCAL_LU tak, aby była nazwą lokalnej jednostki logicznej.

Używany jest program SECURITY PROGRAM, który jest obsługiwany przez CPI-C, gdy program IBM MQ próbuje ustanowić sesję SNA.

Linux → **UNIX** *Odbieranie na jednostce logicznej 6.2 w systemie UNIX and Linux*

W systemach UNIX and Linux należy utworzyć załącznik do nastuchiwania na końcu odbioru, profil połączenia logicznego LU 6.2 i profil TPN.

W profilu TPN wprowadź pełną ścieżkę do pliku wykonywalnego i nazwy programu transakcyjnego:

```
Full path to TPN executable      MQ_INSTALLATION_PATH/bin/amqcrs6a
Transaction Program name        recv
User ID                          0
```

`MQ_INSTALLATION_PATH` reprezentuje katalog najwyższego poziomu, w którym zainstalowany jest produkt IBM MQ .

W systemach, w których można ustawić ID użytkownika, należy określić użytkownika, który jest członkiem grupy mqm.

Solaris **AIX** W systemach AIX i Solaris ustaw zmienne środowiskowe APPCTPN (nazwa transakcji) i APPCLU (nazwa lokalnej jednostki logicznej) (można użyć paneli konfiguracyjnych dla wywoływanego programu transakcyjnego).

Może być konieczne użycie menedżera kolejek innego niż domyślny menedżer kolejek. Jeśli tak, zdefiniuj plik komend, który wywołuje:

```
amqcrs6a -m Queue_Man_Name
```

następnie należy wywołać plik komend.

IBM i Monitorowanie i sterowanie kanałami w systemie IBM i

Za pomocą komend i paneli DQM można tworzyć, monitorować i sterować kanałami zdalnymi menedżerami kolejek. Każdy menedżer kolejek ma program DQM, który służy do sterowania połączeniami ze zgodnymi zdalnymi menedżerami kolejek.

O tym zadaniu

Poniższa lista zawiera krótki opis komponentów funkcji sterowania kanałami:

- Definicje kanałów są przechowywane jako obiekty menedżera kolejek.
- Komendy kanałów są podzbiorem zestawu komend IBM MQ for IBM i .
Użyj komendy GO CMDMQM, aby wyświetlić pełny zestaw komend produktu IBM MQ for IBM i .
- Za pomocą paneli definicji kanału lub komend można wykonać następujące czynności:
 - Tworzenie, kopiowanie, wyświetlanie, zmiana i usuwanie definicji kanałów
 - Uruchamianie i zatrzymywanie kanałów, wysyłanie pakietów ping, resetowanie numerów kolejnych kanałów i rozstrzyganie wątpliwych komunikatów, gdy nie można ponownie nawiązać połączenia.
 - Wyświetlanie informacji o statusie kanałów
- Kanały mogą być również zarządzane za pomocą MQSC
- Kanały mogą być również zarządzane za pomocą programu IBM MQ Explorer
- Numery kolejne i identyfikatory *logicznej jednostki pracy (LUW)* są zapisywane w pliku synchronizacji i są używane na potrzeby synchronizacji kanałów.

Za pomocą komend i paneli można: zdefiniować kanały komunikatów i powiązane z nimi obiekty oraz monitorować i kontrolować kanały komunikatów. Korzystając z klawisza F4=Prompt , można określić odpowiedni menedżer kolejek. Jeśli pytanie nie zostanie użyte, zostanie użyty domyślny menedżer kolejek. Po naciśnięciu klawisza F4=Prompt zostanie wyświetlony dodatkowy panel, w którym można wprowadzić odpowiednią nazwę menedżera kolejek, a czasem inne dane.

Obiekty, które należy zdefiniować przy użyciu paneli, to:

- Kolejki transmisji
- Definicje kolejek zdalnych
- Definicje aliasów menedżera kolejek
- Definicje aliasów kolejki odpowiedzi

- Kolejki odpowiedzi lokalnych
- Definicje kanałów komunikatów

Więcej informacji na temat pojęć związanych z korzystaniem z tych obiektów zawiera sekcja [“Konfigurowanie rozproszonego kolejkowania”](#) na stronie 181.

Kanały muszą być całkowicie zdefiniowane, a powiązane z nimi obiekty muszą istnieć i być dostępne do użycia, zanim można będzie uruchomić kanał.

Ponadto należy zdefiniować i udostępnić konkretne łącze komunikacyjne dla każdego kanału, zanim będzie możliwe uruchomienie kanału. Opis sposobu definiowania łączy LU 6.2 i TCP/IP można znaleźć w konkretnym podręczniku komunikacji dla danej instalacji.

Procedura

- Więcej informacji na temat tworzenia obiektów i pracy z nimi można znaleźć w:
 - [“Tworzenie obiektów w systemie IBM i”](#) na stronie 260
 - [“Tworzenie kanału w systemie IBM i”](#) na stronie 260
 - [“Uruchamianie kanału w systemie IBM i”](#) na stronie 263
 - [“Wybieranie kanału w systemie IBM i”](#) na stronie 263
 - [“Przeglądanie kanału w systemie IBM i”](#) na stronie 264
 - [“Zmiana nazwy kanału w systemie IBM i”](#) na stronie 266
 - [“Praca ze statusem kanału w systemie IBM i”](#) na stronie 266
 - [“Opcje pracy z kanałami w systemie IBM i”](#) na stronie 267

Pojęcia pokrewne

[“Konfigurowanie komunikacji dla produktu IBM i”](#) na stronie 273

Gdy kanał zarządzania rozproszonego kolejkowania jest uruchamiany, próbuje użyć połączenia określonego w definicji kanału. Aby to się udało, konieczne jest zdefiniowanie połączenia i udostępnienie go.

Zadania pokrewne

[“Konfigurowanie połączeń między klientem i serwerem”](#) na stronie 15

Aby skonfigurować łącza komunikacyjne między programem IBM MQ MQI clients a serwerami, należy wybrać protokół komunikacyjny, zdefiniować połączenia na obu końcach łącza, uruchomić program następujący i zdefiniować kanały.

Odsyłacze pokrewne

[Przykładowa konfiguracja- IBM MQ for IBM i](#)

[Przykład planowania kanału komunikatów dla IBM MQ for IBM i](#)

[Komendy CL programu IBM MQ for IBM i](#)

IBM i

Tworzenie obiektów w systemie IBM i

Za pomocą komendy CRTMQMQ można utworzyć obiekty kolejek i aliasów.

Istnieje możliwość utworzenia kolejek i obiektów aliasów, takich jak: kolejki transmisji, definicje kolejek zdalnych, definicje aliasów menedżera kolejek, definicje aliasów kolejki odpowiedzi i odpowiedzi na kolejki lokalne.

Lista domyślnych obiektów znajduje się w sekcji [Obiekty systemowe i domyślne](#).

IBM i

Tworzenie kanału w systemie IBM i

Kanał można utworzyć z poziomu panelu Tworzenie kanału lub za pomocą komendy CRTMQMCHL w wierszu komend.

Aby utworzyć kanał:

Create MQM Channel (CRTMQMCHL)

Type choices, press Enter.

```
Transmission queue . . . . . 'TRANSMISSION_QUEUE_NAME' _____
-----
Message channel agent . . . . . *NONE_____ Name, *SYSDFTCHL, *NONE
Library . . . . . _____ Name
Message channel agent user ID . *SYSDFTCHL__ Character value...
Coded Character Set Identifier *SYSDFTCHL__ 0-9999, *SYSDFTCHL
Batch size . . . . . 50_____ 1-9999, *SYSDFTCHL
Disconnect interval . . . . . 6000_____ 1-999999, *SYSDFTCHL
Short retry interval . . . . . 60_____ 0-999999999, *SYSDFTCHL
Short retry count . . . . . 10_____ 0-999999999, *SYSDFTCHL
Long retry interval . . . . . 1200_____ 0-999999999, *SYSDFTCHL
Long retry count . . . . . 999999999__ 0-999999999, *SYSDFTCHL
Security exit . . . . . *NONE_____ Name, *SYSDFTCHL, *NONE
Library . . . . . _____ Name
Security exit user data . . . . *SYSDFTCHL_____
-----
More...
F3=Exit F4=Prompt F5=Refresh F12=Cancel F13=How to use this display
F24=More keys
```

Rysunek 28. Utwórz kanał (2)

Create MQM Channel (CRTMQMCHL)

Type choices, press Enter.

```
Send exit . . . . . *NONE_____ Name, *SYSDFTCHL, *NONE
Library . . . . . _____ Name
+ for more values _____
Send exit user data . . . . . _____
+ for more values _____
Receive exit . . . . . *NONE_____ Name, *SYSDFTCHL, *NONE
Library . . . . . _____ Name
+ for more values _____
-----
Receive exit user data . . . . . _____
+ for more values _____
Message exit . . . . . *NONE_____ Name, *SYSDFTCHL, *NONE
Library . . . . . _____ Name
+ for more values _____
-----
More...
F3=Exit F4=Prompt F5=Refresh F12=Cancel F13=How to use this display
F24=More keys
```

Rysunek 29. Utwórz kanał (3)

Create MQM Channel (CRTMQMCHL)

Type choices, press Enter.

```
Message exit user data . . . . . -----
+ for more values -----
Convert message . . . . . *SYSDFTCHL_ *YES, *NO, *SYSDFTCHL
Sequence number wrap . . . . . 99999999__ 100-99999999, *SYSDFTCHL
Maximum message length . . . . . 4194304____ 0-4194304, *SYSDFTCHL
Heartbeat interval . . . . . 300_____ 0-99999999, *SYSDFTCHL
Non Persistent Message Speed . . *FAST_____ *FAST, *NORMAL, *SYSDFTCHL
Password . . . . . *SYSDFTCHL_ Character value, *BLANK...
Task User Profile . . . . . *SYSDFTCHL_ Character value, *BLANK...
Transaction Program Name . . . . *SYSDFTCHL
```

Bottom

F3=Exit F4=Prompt F5=Refresh F12=Cancel F13=How to use this display
F24=More keys

Rysunek 30. Utwórz kanał (4)

IBM i Uruchamianie kanału w systemie IBM i

Kanał można uruchomić z poziomu panelu Praca z kanałami lub za pomocą komendy STRMQMCHL w wierszu komend.

Programy nasłuchujące są poprawne tylko dla protokołu TCP. Dla programów nasłuchujących SNA należy skonfigurować podsystem komunikacyjny.

Aby aplikacje mogły wymieniać komunikaty, należy uruchomić program nasłuchujący dla połączeń przychodzących za pomocą komendy STRMQMLSR.

W przypadku połączeń wychodzących konieczne jest uruchomienie kanału w jeden z następujących sposobów:

1. Należy użyć komendy CL STRMQMCHL, określając nazwę kanału, aby uruchomić kanał jako proces lub wątek, w zależności od parametru MCATYPE. (Jeśli kanały są uruchamiane jako wątki, są to wątki inicjatora kanału.)

```
STRMQMCHL CHLNAME(QM1.TO.QM2) MQNAME(MYQMGR)
```

2. Użyj inicjatora kanału, aby wyzwolić kanał. Jeden inicjator kanału jest uruchamiany automatycznie podczas uruchamiania menedżera kolejek. Ten automatyczny start można wyeliminować, zmieniając sekcję chinit w pliku qm.ini dla tego menedżera kolejek.
3. Użyj komendy WRKMQMCHL, aby rozpocząć panel Praca z kanałami, a następnie wybierz opcję 14, aby uruchomić kanał.

IBM i Wybieranie kanału w systemie IBM i

Można wybrać kanał z panelu Praca z kanałami.

Aby wybrać kanał, należy użyć komendy WRKMQMCHL, aby rozpocząć pracę z panelem Praca z kanałami:

1. Przenieś kursor do pola opcji powiązanego z wymaganą nazwą kanału.
2. Wpisz numer opcji.
3. Naciśnij klawisz Enter, aby aktywować wybraną opcję.

Jeśli wybrano więcej niż jeden kanał, opcje są aktywowane w kolejności.

Work with MQM Channels

Queue Manager Name . . : CNX

Type options, press Enter.

2=Change 3=Copy 4=Delete 5=Display 8=Work with Status 13=Ping
14=Start 15=End 16=Reset 17=Resolve

Opt	Name	Type	Transport	Status
CHLNIC		*RCVR	*TCP	INACTIVE
CORSAIR.TO.MUSTANG		*SDR	*LU62	INACTIVE
FV.CHANNEL.MC.DJE1		*RCVR	*TCP	INACTIVE
FV.CHANNEL.MC.DJE2		*SDR	*TCP	INACTIVE
FV.CHANNEL.MC.DJE3		*RQSTR	*TCP	INACTIVE
FV.CHANNEL.MC.DJE4		*SVR	*TCP	INACTIVE
FV.CHANNEL.PETER		*RCVR	*TCP	INACTIVE
FV.CHANNEL.PETER.LU		*RCVR	*LU62	INACTIVE
FV.CHANNEL.PETER.LU1		*RCVR	*LU62	INACTIVE

More...
Parameters or command
===>
F3=Exit F4=Prompt F5=Refresh F6=Create F9=Retrieve F12=Cancel
F21=Print

Rysunek 31. Praca z kanałami

IBM i Przeglądanie kanału w systemie IBM i

Kanał można przeglądać za pomocą panelu Kanał wyświetlany lub za pomocą komendy DSPMQMCHL w wierszu komend.

Aby przeglądać ustawienia kanału, należy użyć komendy WRKMQMCHL, aby rozpocząć w panelu Wyświetlanie kanału:

1. Wpisz opcję 5 (Wyświetl) w odniesieniu do wymaganej nazwy kanału.
2. Naciśnij klawisz Enter, aby aktywować wybraną opcję.

Jeśli wybrano więcej niż jeden kanał, zostaną one przedstawione w kolejności.

Alternatywnie można użyć komendy DSPMQMCHL z wiersza komend.

Spowoduje to wyświetlenie odpowiedniego panelu Kanał wyświetlany ze szczegółami bieżących ustawień dla kanału. Pola są opisane w sekcji [Atrybuty kanału](#).

```

Display MQM Channel

Channel name . . . . . : ST.JST.2T01
Queue Manager Name . . . . . : QMREL
Channel type . . . . . : *SDR
Transport type . . . . . : *TCP
Text 'description' . . . . . : John's sender to WINSDOA1

Connection name . . . . . : MUSTANG

Transmission queue . . . . . : WINSDOA1

Message channel agent . . . . . :
Library . . . . . :
Message channel agent user ID : *NONE
Batch interval . . . . . : 0
Batch size . . . . . : 50
Disconnect interval . . . . . : 6000

F3=Exit F12=Cancel F21=Print

```

Rysunek 32. Wyświetlenie kanału TCP/IP (1)

```

Display MQM Channel

Short retry interval . . . . . : 60
Short retry count . . . . . : 10
Long retry interval . . . . . : 6000
Long retry count . . . . . : 10
Security exit . . . . . :
Library . . . . . :
Security exit user data . . . . . :
Send exit . . . . . :
Library . . . . . :
Send exit user data . . . . . :
Receive exit . . . . . :
Library . . . . . :
Receive exit user data . . . . . :
Message exit . . . . . :
Library . . . . . :
Message exit user data . . . . . :
More...

F3=Exit F12=Cancel F21=Print

```

Rysunek 33. Wyświetlenie kanału TCP/IP (2)

```
Display MQM Channel
Sequence number wrap . . . . . : 999999999
Maximum message length . . . . : 10000
Convert message . . . . . : *NO
Heartbeat interval . . . . . : 300
Nonpersistent message speed . . *FAST
```

Bottom

F3=Exit F12=Cancel F21=Print

Rysunek 34. Wyświetlenie kanału TCP/IP (3)

IBM i Zmiana nazwy kanału w systemie IBM i

Nazwę kanału można zmienić z poziomu panelu Praca z kanałami.

Aby zmienić nazwę kanału komunikatów, należy rozpocząć pracę z panelem Praca z kanałami:

1. Zakończ kanał.
2. Użyj opcji 3 (Kopiuj), aby utworzyć duplikat przy użyciu nowej nazwy.
3. Użyj opcji 5 (Wyświetl), aby sprawdzić, czy została ona utworzona poprawnie.
4. Użyj opcji 4 (Usuń), aby usunąć oryginalny kanał.

Jeśli zostanie podjęta decyzja o zmianie nazwy kanału komunikatów, należy upewnić się, że nazwy obu końcówek kanału zostały zmienione w tym samym czasie.

IBM i Praca ze statusem kanału w systemie IBM i

Z panelem Praca ze statusem kanału można pracować ze statusem kanału.

Użyj komendy WRKMQMCHST, aby wyświetlić pierwszy z zestawu paneli pokazujący status kanałów. Panele statusu można wyświetlać w kolejności po wybraniu opcji Zmień widok (F11).

Alternatywnie, wybranie opcji 8 (Praca ze statusem) z panelu Praca z kanałami MQM powoduje również wyświetlenie pierwszego panelu statusu.

MQSeries Work with Channel Status

Type options, press Enter.

5=Display 13=Ping 14=Start 15=End 16=Reset 17=Resolve

Opt Name	Connection	Indoubt	Last Seq
CARTS_CORSAIR_CHAN	GBIBMIYA.WINSDOA1	NO	1
CHLNIC	9.20.2.213	NO	3
FV.CHANNEL.PETER2	9.20.2.213	NO	6225
JST.1.2	9.20.2.201	NO	28
MP_MUST_TO_CORS	9.20.2.213	NO	100
MUSTANG.TO.CORSAIR	GBIBMIYA.WINSDOA1	NO	10
MP_CORS_TO_MUST	9.20.2.213	NO	101
JST.2.3	9.5.7.126	NO	32
PF_WINSDOA1_LU62	GBIBMIYA.IYA80020	NO	54
PF_WINSDOA1_LU62	GBIBMIYA.WINSDOA1	NO	500
ST.JCW.EXIT.2T01.CHL	9.20.2.213	NO	216

Bottom

Parameters or command

==>

F3=Exit F4=Prompt F5=Refresh F6=Create F9=Retrieve F11=Change view

F12=Cancel F21=Print

Rysunek 35. Pierwszy z zestawu paneli statusu kanału

Opcje dostępne w panelu Praca ze statusem kanału to:

Opcja menu	Opis
5=Display	Wyświetla ustawienia kanału.
13=Ping	Inicjuje działanie ping, jeśli jest to konieczne.
14=Start	Uruchamia kanał.
15=End	Zatrzymuje kanał.
16=Reset	Resetuje numer kolejny kanału.
17=Resolve	Rozwiązuje problem w wątpliwej sytuacji kanału, ręcznie.

Opcje pracy z kanałami w systemie IBM i

Panel Praca z kanałami jest osiągnięty za pomocą komendy WRKMQMCHL i pozwala na monitorowanie statusu wszystkich wyświetlonych kanałów oraz wydawanie komend dla wybranych kanałów.

Opcje dostępne w panelu Praca z kanałami są następujące:

Opcja menu	Opis
<u>"2=Change" na stronie 268</u>	Zmienia atrybuty kanału.
<u>"3=Copy" na stronie 268</u>	Kopiuje atrybuty kanału do nowego kanału.
<u>"4=Delete" na stronie 268</u>	Usuwa kanał.
<u>"5=Display" na stronie 268</u>	Wyświetla bieżące ustawienia kanału.
<u>"6=Create" na stronie 269</u>	Wyświetla panel Tworzenie kanału
<u>"8=Work ze statusem" na stronie 269</u>	Wyświetla panele statusu kanału.

Opcja menu	Opis
“13=Ping” na stronie 270	Uruchamia narzędzie ping w celu przetestowania połączenia z przylegającym systemem poprzez wymianę stałego komunikatu danych ze zdalnym końcem.
“14=Start” na stronie 270	Uruchamia wybrany kanał lub resetuje wyłączony kanał odbiorczy.
“15=End” na stronie 271	Żąda zamknięcia kanału.
“16=Reset” na stronie 272	Żąda, aby kanał zresetował numery kolejne na tym końcu łącza. Numery muszą być równe na obu końcach dla kanału, który ma zostać uruchomiony.
“17=Resolve” na stronie 272	Żąda, aby kanał rozstrzygał komunikaty wątpliwe bez nawiązywania połączenia z drugim.
“18=Wyświetl uprawnienie” na stronie 272	Wyświetla uprawnienia do obiektu IBM MQ
“19=Nadaj uprawnienie” na stronie 273	Nadaje uprawnienie do obiektu IBM MQ
“20=Odbierz uprawnienie” na stronie 273	Unieważnia uprawnienie do obiektu IBM MQ
“21=Odtwórz obiekt” na stronie 273	Odtwarza obiekt IBM MQ
“22=Obraz rekordu” na stronie 273	Obraz obiektu IBM MQ rekordów

IBM i **2=Change**

Użyj opcji Zmień, aby zmienić istniejącą definicję kanału.

Opcja Zmiana lub komenda CHGMQMCHL powoduje zmianę istniejącej definicji kanału, z wyjątkiem nazwy kanału. Wpisz dane w polach, które mają zostać zmienione w panelu definicji kanału, a następnie zapisz zaktualizowaną definicję, naciskając klawisz Enter.

IBM i **3=Copy**

Użyj opcji Kopiuj, aby skopiować istniejący kanał.

Opcja Kopiowanie używa komendy CPYMQMCHL w celu skopiowania istniejącego kanału. Panel Kopiowanie umożliwia zdefiniowanie nowej nazwy kanału. Należy jednak ograniczyć znaki używane do tych znaków, które są poprawne dla nazw obiektów produktu IBM i . Informacje na ten temat zawiera sekcja [Administrowanie produktem IBM MQ for IBM i](#).

Naciśnij klawisz Enter na panelu Kopiowanie, aby wyświetlić szczegóły bieżących ustawień. Użytkownik może zmienić dowolne ustawienia nowego kanału. Zapisz nową definicję kanału, naciskając klawisz Enter.

IBM i **4>Delete**

Aby usunąć wybrany kanał, należy użyć opcji Usuń.

Zostanie wyświetlony panel z prośbą o potwierdzenie lub anulowanie żądania.

IBM i **5=Display**

Użyj opcji Wyświetl, aby wyświetlić bieżące definicje kanału.

Ta opcja powoduje wyświetlenie panelu z polami przedstawionymi bieżącymi wartościami parametrów i zabezpieczonymi danymi wejściowymi użytkownika.

IBM i **6=Create**

Aby wyświetlić panel Utwórz kanał, należy użyć opcji Utwórz.

Użyj opcji Utwórz lub wprowadź komendę CRTMQMCHL z poziomu wiersza komend, aby uzyskać panel Tworzenie kanału. Poniżej przedstawiono przykłady tworzenia paneli kanałów, poczynawszy od produktu Rysunek 27 na stronie 261.

Za pomocą tego panelu można utworzyć definicję kanału na podstawie ekranu z polami wypełnionymi wartościami domyślnymi dostarczonym przez produkt IBM MQ for IBM i. Wpisz nazwę kanału, wybierz typ tworzonego kanału oraz metodę komunikacji, która ma być używana.

Po naciśnięciu klawisza Enter zostanie wyświetlony panel. Wpisz informacje we wszystkich wymaganych polach w tym panelu, a pozostałe panele, a następnie zapisz definicję, naciskając klawisz Enter.

Nazwa kanału musi być taka sama na obu końcach kanału i musi być unikalna w obrębie sieci. Należy jednak ograniczyć znaki używane do tych znaków, które są poprawne dla nazw obiektów produktu IBM MQ for IBM i.

Wszystkie panele mają wartości domyślne dostarczone przez program IBM MQ for IBM i dla niektórych pól. Można dostosować te wartości lub zmienić je podczas tworzenia lub kopiowania kanałów. Aby dostosować wartości, należy zapoznać się z *IBM MQ for IBM i Administrowanie systemem*.

Użytkownik może utworzyć własny zestaw wartości domyślnych kanałów, ustawiając fikcyjne kanały z wymaganymi wartościami domyślnymi dla każdego typu kanału i kopiując je za każdym razem, gdy mają zostać utworzone nowe definicje kanałów.

Odsyłacze pokrewne

[Atrybuty kanału](#)

IBM i **8=Work ze statusem**

Aby wyświetlić szczegółowe informacje o statusie kanału, należy użyć opcji Praca ze statusem.

Kolumna statusu informuje, czy kanał jest aktywny, czy nieaktywny, i jest wyświetlany w trybie ciągłym w panelu Praca z kanałami MQM. Aby wyświetlić więcej informacji o statusie, należy użyć opcji 8 (Praca ze statusem). Informacje te można również wyświetlić za pomocą wiersza komend za pomocą komendy WRKMQMCHST. Więcej informacji zawiera sekcja [“Praca ze statusem kanału w systemie IBM i”](#) na stronie 266.

- Nazwa kanału
- Typ kanału
- Status kanału
- Instancja kanału
- Menedżer kolejek zdalnych
- Nazwa kolejki transmisji
- Nazwa połączenia komunikacyjnego
- Wątpliwy status kanału
- Ostatni numer kolejny
- Liczba niepewnych komunikatów
- Wątpliwy numer kolejny
- Liczba komunikatów w kolejce transmisji
- Identyfikator logicznej jednostki pracy
- Wątpliwy identyfikator logicznej jednostki pracy
- Podstan kanału
- Monitorowanie kanałów
- Kompresja nagłówka

- Kompresja komunikatu
- Wskaźnik czasu kompresji
- Wskaźnik kompresji
- Indykator czasu kolejki transmisji
- Wskaźnik czasu sieci
- Indykator czasu wyjścia
- Wskaźnik wielkości partii
- Bieżące współużytkowane konwersacje
- Maksymalna liczba współużytkowanych konwersacji

IBM i **13=Ping**

Użyj opcji Ping, aby wymienić komunikat o stałej składnicy danych ze zdalnym końcem.

Pomyślne wywołanie komendy ping IBM MQ daje pewne zaufanie do nadzorcy systemu, że kanał jest dostępny i działa.

Komenda ping nie obejmuje korzystania z kolejek transmisji i kolejek docelowych. Używa on definicji kanałów, pokrewnego łącza komunikacyjnego i konfiguracji sieci.

Jest ona dostępna tylko z kanałów nadawcy i serwera. Odpowiadający mu kanał jest uruchamiany po lewej stronie łącza i wykonuje negocjację parametru uruchamiania. Błędy są zgłaszane normalnie.

Wynik wymiany komunikatów jest prezentowany w panelu Ping dla użytkownika i jest zwracany tekst komunikatu wraz z czasem wystania komunikatu i godziną odebrania odpowiedzi.

Komenda ping z jednostką logiczną 6.2

Po wywołaniu komendy Ping w programie IBM MQ for IBM i jest ona uruchamiana z identyfikatorem użytkownika żądającego tej funkcji, podczas gdy normalny sposób uruchamiania programu kanału jest przeznaczony dla ID użytkownika QMQM, który ma być używany dla programów kanałowych. ID użytkownika przepływa do strony odbierającej i musi być poprawny w odbierającym końcu konwersacji LU 6.2, która ma zostać przydzielona.

IBM i **14=Start**

Użyj opcji Start, aby uruchomić kanał ręcznie.

Opcja Start jest dostępna dla kanałów nadawcy, serwera i requestera. Nie jest to konieczne, gdy kanał został skonfigurowany z wyzwaniem menedżera kolejek.

Opcja Start jest również używana dla kanału odbiorczego, połączenia z serwerem, nadajnika klastrów i kanałów odbiorczych klastra. Uruchomienie kanału odbiorczego w stanie STOPPED oznacza, że może on być uruchamiany z kanału zdalnego.

Po uruchomieniu wysyłający agent MCA odczytuje plik definicji kanału i otwiera kolejkę transmisji. Zostanie wydana sekwencja uruchamiania kanału, która zdalnie uruchamia odpowiedni agent MCA kanału odbiorczego lub kanału serwera. Po uruchomieniu procesy nadawcy i serwera oczekują na komunikaty przychodzące do kolejki transmisji i przesyłają je w miarę przybycia.

W przypadku użycia wyzwania należy uruchomić proces wyzwalacza uruchamianego w trybie ciągłym w celu monitorowania kolejki inicjujący. Do uruchamiania procesu można użyć komendy STRMQMCHLI.

Na dalekim końcu kanału proces odbierający może zostać uruchomiony w odpowiedzi na uruchomienie kanału ze strony wysyłającej. Metoda ta jest inna dla następujących kanałów LU 6.2 i TCP/IP:

- Kanały połączone LU 6.2 nie wymagają żadnych jawnych działań na odbierającym końcu kanału.

- Kanały podłączone przez TCP wymagają, aby proces nastuchiwania był uruchomiony w sposób ciągły. Ten proces oczekuje na żądania uruchomienia kanału od zdalnego końca łącza i uruchamia proces zdefiniowany w definicjach kanałów dla tego połączenia.

Jeśli systemem zdalnym jest IBM i, można użyć komendy STRMQMLSR.

Użycie opcji Start zawsze powoduje, że kanał jest resynchronizowany, jeśli jest to konieczne.

Aby zacząć odnosić sukcesy:

- Muszą istnieć definicje kanałów, lokalne i zdalne. Jeśli dla kanału odbiorczego lub kanału połączenia z serwerem nie ma odpowiedniej definicji kanału, automatycznie tworzony jest domyślny kanał, jeśli kanał jest zdefiniowany automatycznie. Patrz: [program obsługi wyjścia automatycznej definicji kanału](#).
- Kolejka transmisji musi istnieć, być włączona dla operacji GET i nie ma innych kanałów korzystających z tej kolejki.
- MCAs, lokalny i zdalny, musi istnieć.
- Łącze komunikacyjne musi być dostępne.
- Menedżery kolejek muszą być uruchomione, lokalne i zdalne.
- Kanał komunikatów musi być nieaktywny.

Aby można było przestać komunikaty, muszą istnieć zdalne kolejki i definicje kolejek zdalnych.

Do panelu zostanie zwrócony komunikat potwierdzający, że żądanie uruchomienia kanału zostało zaakceptowane. W celu potwierdzenia, że proces uruchamiania zakończył się pomyślnie, sprawdź dziennik systemowy lub naciśnij klawisz F5 (odśwież ekran).

IBM i 15=End

Użyj Zakończ, aby zatrzymać działanie kanału

Użyj opcji End, aby zażądać zatrzymania działania kanału. Kanał nie wysyła kolejnych komunikatów.

Należy wybrać opcję F4 przed naciśnięciem klawisza Enter, aby wybrać, czy kanał ma zostać zatrzymany, czy NIEAKTYWNY oraz czy zatrzymać kanał przy użyciu komendy CONTROLLED, czy IMMEDIATE. Zatrzymany kanał musi zostać zrestartowany przez operatora, aby stał się aktywny ponownie. Może zostać wyzwolony nieaktywny kanał.

Zatrzymaj natychmiast

Użyj opcji Zatrzymaj natychmiast, aby zatrzymać kanał bez wykonywania żadnej jednostki pracy.

Ta opcja powoduje zakończenie procesu kanału. W wyniku tego kanał nie zakończy przetwarzania bieżącej partii komunikatów i nie może w związku z tym pozostawić kanału w wątpliwość. Generalnie lepiej jest, aby operatorzy korzystali z kontrolowanej opcji zatrzymania.


Zatrzymaj kontrolowane

Za pomocą opcji Zatrzymaj sterowany jest zatrzymanie kanału na końcu bieżącej jednostki pracy.

Ten wybór wymaga, aby kanał został zamknięty w sposób uporządkowany; bieżąca partia komunikatów jest zakończona, a procedura punktu synchronizacji jest przeprowadzana z drugim końcem kanału.

Restartowanie zatrzymanych kanałów

Gdy kanał przechodzi do stanu STOPPED, należy ręcznie zrestartować kanał. Kanał można zrestartować w jeden z następujących sposobów:

- Za pomocą komendy MQSC **START CHANNEL** .
- Za pomocą komendy PCF **Start Channel** .
- Za pomocą IBM MQ Explorer.
-  W systemie z/OS za pomocą panelu Uruchom kanał.

- ▶ **IBM i** W systemie IBM i za pomocą komendy **STRMQMCHL CL** lub opcji **START** na panelu WRKMQMCHL.

Dla kanałów nadawcy lub serwera, gdy kanał wszedł w stan STOPPED, powiązana kolejka transmisji została ustawiona na GET (DISABLED), a wyzwolenie zostało wyłączone. Po odebraniu żądania uruchomienia atrybuty te są automatycznie resetowane.

▶ **z/OS** Jeśli inicjator kanału zostanie zatrzymany w czasie, gdy kanał jest w stanie RETRYING lub STOPPED, status kanału zostanie zapamiętany podczas restartowania inicjatora kanału. Jednak status kanału dla kanału typu SVRCONN jest resetowany, jeśli inicjator kanału zostanie zatrzymany, gdy kanał ma status ZATRZYMANY.

▶ **Multi** Jeśli menedżer kolejek zostanie zatrzymany w czasie, gdy kanał jest w stanie RETRYING lub STOPPED, status kanału zostanie zapamiętany po zrestartowaniu menedżera kolejek. Począwszy od wersji IBM MQ 8.0, odnosi się to również do kanałów SVRCONN. Poprzednio status kanału dla kanału typu SVRCONN został zresetowany, jeśli inicjator kanału został zatrzymany, gdy kanał był w stanie ZATRZYMANY.

▶ **IBM i** **16=Reset**

Użyj opcji Resetuj, aby wymusić nową sekwencję komunikatów.

Opcja Resetuj zmienia numer kolejny komunikatu. Użyj go z ostrożnością i dopiero po użyciu opcji Rozstrzygnij, aby rozwiązać wszystkie wątpliwe sytuacje. Ta opcja jest dostępna tylko w kanale nadawczym lub serwerze. Pierwszy komunikat rozpoczyna nową sekwencję przy następnym uruchomieniu kanału.

▶ **IBM i** **17=Resolve**

Opcja Rozstrzygnięcie umożliwia wymuszenie lokalnego zatwierdzenia lub wycofania wątpliwych komunikatów znajdujących się w kolejce transmisji.

Opcji Rozstrzygnij należy użyć, gdy komunikaty są przechowywane w wątpliwość przez nadawcę lub serwer, na przykład dlatego, że jeden koniec łącza został zakończony i nie ma szans na odzyskanie. Opcja Rozstrzygnięcie akceptuje jeden z dwóch parametrów: BACKOUT lub COMMIT. Backout odtwarza komunikaty do kolejki transmisji, podczas gdy zatwierdzanie usuwa je.

Program kanału nie próbuje nawiązać sesji z partnerem. Zamiast tego określa on logiczną jednostkę identyfikatora pracy (LUWID), która reprezentuje wątpliwe komunikaty. Następnie wydaje się, na wniosek, albo:

- BACKOUT, aby odtworzyć komunikaty do kolejki transmisji; lub
- ZATWIERDŹ, aby usunąć komunikaty z kolejki transmisji.

Aby rezolucja odniosła sukces:

- Kanał musi być nieaktywny
- Kanał musi być wątpliwy
- Typem kanału musi być nadawca lub serwer
- Definicja kanału, lokalna, musi istnieć.
- Menedżer kolejek musi być uruchomiony, lokalny

▶ **IBM i** **18=Wyświetl uprawnienie**

Użyj opcji Wyświetl uprawnienia, aby wyświetlić działania, które użytkownik ma uprawnienia do wykonania na konkretnym obiekcie IBM MQ.

Dla wybranego obiektu i użytkownika komenda DSPMQAUT wyświetla autoryzacje, które użytkownik musi wykonać, aby wykonać działania na obiekcie IBM MQ. Jeśli użytkownik jest członkiem wielu grup, wówczas komenda wyświetla połączone autoryzacje wszystkich grup do obiektu.

IBM i **19=Nadaj uprawnienie**

Użyj opcji Nadanie uprawnień, aby nadać uprawnienia do wykonywania działań na obiektach IBM MQ innemu użytkownikowi lub grupie użytkowników.

Komenda GRMQMAUT jest dostępna tylko dla użytkowników z grupy QMQMADM. Użytkownik w programie QMQMADM nadaje innym użytkownikom uprawnienia do wykonywania działań na obiektach IBM MQ wymienionych w komendzie poprzez identyfikowanie użytkowników według nazwy lub przez nadawanie uprawnień wszystkim użytkownikom w katalogu *PUBLIC.

IBM i **20=Odbierz uprawnienie**

Uprawnienie do odbierania uprawnień umożliwia usuwanie uprawnień do wykonywania działań na obiektach od użytkowników.

Komenda RVMQMAUT jest dostępna tylko dla użytkowników z grupy QMQMADM. Użytkownik z grupy QMQMADM usuwa uprawnienia innych użytkowników w celu wykonywania działań na obiektach IBM MQ wymienionych w komendzie poprzez identyfikowanie użytkowników według nazwy lub przez odbieranie uprawnień od wszystkich użytkowników w grupie *PUBLIC.

IBM i **21=Odtwórz obiekt**

Użyj obiektu Odzyskiwanie, aby odtworzyć uszkodzone obiekty z informacji zapisanych w kronikach produktu IBM MQ .

W celu odtworzenia wszystkich obiektów, które zostały uszkodzone w komendzie, obiekt odtwarzania korzysta z komendy Re-create MQ Object (RCRMQMOBJ). Jeśli obiekt nie jest uszkodzony, nie jest wykonywane żadne działanie dla tego obiektu.

IBM i **22=Obraz rekordu**

Użyj obrazu rekordu, aby zmniejszyć liczbę dzienników wymaganych do odtworzenia zbioru obiektów i zminimalizować czas odtwarzania.

Komenda RCDMQMIMG pobiera punkt kontrolny dla wszystkich obiektów, które zostały wybrane w komendzie. Synchronizuje bieżące wartości obiektów w zintegrowanym systemie plików (IFS) z późniejszymi informacjami o obiektach, takich jak MQPUTs i MQGETs zapisane w dziennikach.

Po zakończeniu działania komendy obiekty w systemie plików IFS są aktualne, a te dzienniki nie muszą być już potrzebne do odtworzenia obiektów. Odłączone dzienniki mogą być odłączane (o ile nie muszą być obecne w celu odtworzenia innych obiektów).

IBM i **Konfigurowanie komunikacji dla produktu IBM i**

Gdy kanał zarządzania rozproszonego kolejkowania jest uruchamiany, próbuje użyć połączenia określonego w definicji kanału. Aby to się udało, konieczne jest zdefiniowanie połączenia i udostępnienie go.

DQM jest zdalnym narzędziem kolejkowania dla IBM MQ for IBM i. Udostępnia on programy sterujące kanałami dla menedżera kolejek produktu IBM MQ for IBM i , które tworzą interfejs do połączeń komunikacyjnych, sterowany przez operatora systemu.

Gdy kanał zarządzania rozproszonego kolejkowania jest uruchamiany, próbuje użyć połączenia określonego w definicji kanału. Aby to się udało, konieczne jest zdefiniowanie połączenia i udostępnienie go. W tej sekcji opisano, w jaki sposób należy się upewnić, że połączenie jest zdefiniowane i dostępne.

Zanim możliwe będzie uruchomienie kanału, kolejka transmisji musi być zdefiniowana w sposób opisany w tej sekcji i musi być zawarta w definicji kanału komunikatów.

Można wybrać jedną z dwóch następujących form komunikacji między systemami IBM MQ for IBM i :

- [“Definiowanie połączenia TCP w systemie IBM i” na stronie 274](#)


W przypadku protokołu TCP może być używany adres hosta, a połączenia te są skonfigurowane zgodnie z opisem w *IBM i -Skorowidz konfiguracji komunikacji*.

W środowisku TCP dla każdej usługi rozproszonej przydzielany jest unikalny adres TCP, który może być używany przez zdalne komputery w celu uzyskania dostępu do usługi. Adres TCP składa się z nazwy hosta/numeru portu oraz numeru portu. Wszystkie menedżery kolejek używają takiej liczby do komunikowania się ze sobą za pomocą protokołu TCP.

- [“Odbieranie w TCP” na stronie 275](#)

Ta forma komunikacji wymaga definicji typu jednostki logicznej IBM i SNA 6.2 (LU 6.2), która udostępnia dowiązanie fizyczne między systemem IBM i obsługując lokalny menedżer kolejek a systemem obsługującym menedżera kolejek zdalnych. Szczegółowe informacje na temat konfigurowania komunikacji w produkcie IBM można znaleźć w publikacji *IBM i Communication Configuration Reference*.

Tam, gdzie jest to potrzebne, układ wyzwalania musi być również przygotowany z określeniem niezbędnych procesów i kolejek.

 Kanał komunikatów używający protokołu TCP/IP można skierować na produkt IBM Aspera fasp.io Gateway, który zapewnia szybki tunel TCP/IP, który może znacząco zwiększyć przepustowość sieci. Menedżer kolejek działający na dowolnej uprawnionej platformie CD może nawiązywać połączenia za pośrednictwem programu Aspera gateway. Sama brama została wdrożona w systemie Red Hat lub Ubuntu Linux. Patrz [Definiowanie połączenia Aspera gateway w systemie Linux](#).

Zadania pokrewne

[“Monitorowanie i sterowanie kanałami w systemie IBM i” na stronie 259](#)

Za pomocą komend i paneli DQM można tworzyć, monitorować i sterować kanałami zdalnymi menedżerami kolejek. Każdy menedżer kolejek ma program DQM, który służy do sterowania połączeniami ze zgodnymi zdalnymi menedżerami kolejek.

Odsyłacze pokrewne

[Przykładowa konfiguracja- IBM MQ for IBM i](#)

[Przykład planowania kanału komunikatów dla IBM MQ for IBM i](#)

[Zadania komunikacji między komunikacją w systemie IBM i](#)

[Stany kanału w systemie IBM i](#)

Definiowanie połączenia TCP w systemie IBM i


Za pomocą pola Nazwa połączenia można zdefiniować połączenie TCP w obrębie definicji kanału.

Definicja kanału zawiera pole NAZWA POŁĄCZENIA, które zawiera adres sieciowy TCP elementu docelowego lub nazwę hosta (na przykład ABCHOST). Adres sieciowy TCP może być w postaci dziesiętnej z kropkami IPv4 (na przykład 127.0.0.1) lub IPv6 w postaci szesnastkowej (na przykład 2001:DB8:0:0:0:0:0:0). Jeśli nazwą połączenia jest nazwa hosta lub serwer nazw, tabela hostów IBM i jest używana do przekształcania nazwy hosta w adres hosta TCP.

Dla pełnego adresu TCP wymagany jest numer portu; jeśli ten numer nie zostanie podany, używany jest port domyślny o numerze 1414. Po zainicjowaniu połączenia (typy kanałów nadawcy, requestera i serwera) możliwe jest podanie opcjonalnego numeru portu dla połączenia, na przykład:

```
Connection name 127.0.0.1 (1555)
```

W tym przypadku inicjowanie kończy się próbą połączenia się z programem odbierającym w porcie 1555.

 Kanał komunikatów używający protokołu TCP/IP można skierować na produkt IBM Aspera fasp.io Gateway, który zapewnia szybki tunel TCP/IP, który może znacząco zwiększyć przepustowość sieci. Menedżer kolejek działający na dowolnej uprawnionej platformie CD może nawiązywać połączenia za pośrednictwem programu Aspera gateway. Sama brama została wdrożona w systemie Red Hat lub Ubuntu Linux. Patrz [Definiowanie połączenia Aspera gateway w systemie Linux](#).

Korzystanie z opcji backlog programu nastuchującego TCP

W TCP połączenia są traktowane jako niekompletne, chyba że między serwerem a klientem ma miejsce uzgadnianie trójstronne. Połączenia te są nazywane zaległych żądań połączeń. Dla tych zaległych żądań połączeń ustawiono wartość maksymalną i można uważać za zaległe żądania, które oczekują na port TCP dla nastuchiwania, aby zaakceptować żądanie.

Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [“Korzystanie z opcji backlog programu nastuchującego TCP w systemie IBM MQ for Multiplatforms”](#) na stronie 256 , a także konkretna wartość dla produktu IBM i.

Pojęcia pokrewne

[“Odbieranie w TCP”](#) na stronie 275

Odbieranie programów kanałów jest uruchamiane w odpowiedzi na żądanie uruchomienia z kanału wysyłającego. Aby odpowiedzieć na żądanie uruchomienia, program nastuchujący musi być uruchomiony w celu wykrycia przychodzących żądań sieciowych i uruchomienia powiązanego kanału. Ten program nastuchujący uruchamia się za pomocą komendy STRMQMLSR.

Odbieranie w TCP

Odbieranie programów kanałów jest uruchamiane w odpowiedzi na żądanie uruchomienia z kanału wysyłającego. Aby odpowiedzieć na żądanie uruchomienia, program nastuchujący musi być uruchomiony w celu wykrycia przychodzących żądań sieciowych i uruchomienia powiązanego kanału. Ten program nastuchujący uruchamia się za pomocą komendy STRMQMLSR.

Dla każdego menedżera kolejek można uruchomić więcej niż jeden program nastuchujący. Domyślnie komenda STRMQMLSR używa portu 1414, ale można przestonić tę wartość. Aby przestonić ustawienie domyślne, należy dodać następujące instrukcje do pliku qm.ini wybranego menedżera kolejek. W tym przykładzie obiekt nastuchiwania jest wymagany do korzystania z portu 2500:

```
TCP:
Port=2500
```

Plik qm.ini znajduje się w tym katalogu IFS: /QIBM/UserData/mqm/qmgrs/ *nazwa menedżera kolejek*.

Ta nowa wartość jest odczytywalna tylko wtedy, gdy uruchomiony jest program nastuchujący TCP. Jeśli nastuchiwanie jest już uruchomione, ta zmiana nie jest widoczna dla tego programu. Aby użyć nowej wartości, zatrzymaj nastuchiwanie i ponownie wydaj komendę STRMQMLSR. Teraz, za każdym razem, gdy używana jest komenda STRMQMLSR, wartość domyślna programu nastuchującego jest ustawiana na nowy port.

Alternatywnie można podać inny numer portu w komendzie STRMQMLSR. Na przykład:

```
STRMQMLSR MQMNAME( queue manager name ) PORT(2500)
```

Ta zmiana powoduje, że program nastuchujący jest domyślnie używany do nowego portu na czas trwania zadania nastuchiwania.

Korzystanie z opcji TCP SO_KEEPALIVE

Jeśli ma być używana opcja SO_KEEPALIVE (więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [“Sprawdzenie, czy drugi koniec kanału jest nadal dostępny”](#) na stronie 218) Należy dodać następującą pozycję do pliku konfiguracyjnego menedżera kolejek (qm.ini w katalogu IFS, /QIBM/UserData/mqm/qmgrs/ *nazwa menedżera kolejek*):

```
TCP:
KeepAlive=yes
```

Następnie należy wydać następującą komendę:

```
CFGTCP
```

Wybierz opcję 3 (Zmiana atrybutów TCP-Change TCP Attributes). Teraz można określić przedział czasu w minutach. Można podać wartość z zakresu od 1 do 40320 minut; wartością domyślną jest 120.

Korzystanie z opcji backlog programu nasłuchującego TCP

Podczas odbierania na TCP ustawiona jest maksymalna liczba zaległych żądań połączeń. Ten numer może być traktowany jako *backlog* żądań oczekujących na porcie TCP dla obiektu nasłuchiwanego w celu zaakceptowania żądania.

Domyślną wartością backlog programu nasłuchującego w systemie IBM i jest 255. Jeśli zalegający dziennik osiągnie tę wartość, połączenie TCP zostanie odrzucone, a kanał nie jest w stanie uruchomić.

W przypadku kanałów MCA spowoduje to, że kanał stanie się w stanie RETRY i ponawia połączenie w późniejszym czasie.

W przypadku połączeń klienckich klient otrzymuje kod przyczyny MQRC_Q_MGR_NOT_AVAILABLE z tabeli MQCONN i może ponowić próbę nawiązania połączenia w późniejszym czasie.

Aby jednak uniknąć tego błędu, można dodać wpis w pliku qm.ini :

```
ListenerBacklog = n
```

Spowoduje to przestąpienie domyślnej maksymalnej liczby zaległych żądań (255) dla obiektu nasłuchiwanego TCP.

Uwaga: Niektóre systemy operacyjne obsługują większą wartość niż wartość domyślna. W razie potrzeby wartość ta może zostać użyta w celu uniknięcia osiągnięcia limitu połączenia.

IBM i Definiowanie połączenia LU 6.2 w systemie IBM i

Zdefiniuj szczegóły komunikacji LU 6.2 , używając nazwy trybu, nazwy TP i nazwy połączenia w pełni kwalifikowanego połączenia LU 6.2 .

Zainicjowane zakończenie połączenia musi mieć definicję pozycji routingu, która uzupełnia ten obiekt CSI. Dalsze informacje na temat zarządzania żadaniami pracy ze zdalnych systemów LU 6.2 są dostępne w publikacji *IBM i Programming: Work Management Guide*.

Więcej informacji na ten temat zawiera publikacja *Multiplatform APPC Configuration Guide* oraz następująca tabela.

Platforma zdalna	TPNAME
z/OS lub MVS	Takie same, jak w odpowiednich informacjach ubocznych dotyczących menedżera kolejek zdalnych.
IBM i	Wartość ta jest taka sama, jak wartość porównywana w pozycji routingu w systemie IBM i .
Systemy UNIX and Linux	Program transakcyjnego programu transakcyjnego zdefiniowany w konfiguracji zdalnej jednostki logicznej 6.2 .
Windows	Zgodnie z tym, co określono w komendzie Uruchomienie programu nasłuchującego Windows lub w programie transakcyjnym, który został zdefiniowany przy użyciu programu TpSetup w systemie Windows.

Jeśli na tym samym komputerze znajduje się więcej niż jeden menedżer kolejek, upewnij się, że nazwy TPnames w definicjach kanałów są unikalne.

Pojęcia pokrewne

“Inicjowanie zakończenia (nadawca)” na stronie 277

Użyj komendy CRTMQMCHL, aby zdefiniować kanał typu transportu *LU62.

“Zainicjowane zakończenie (odbiorca)” na stronie 279

Użyj komendy CRTMQMCHL, aby zdefiniować odbierający koniec połączenia kanału komunikatów z typem transportu *LU62.

IBM i Inicjowanie zakończenia (nadawca)

Użyj komendy CRTMQMCHL, aby zdefiniować kanał typu transportu *LU62.

Użycie obiektu CSI jest opcjonalne w programie IBM MQ for IBM i V5.3 lub nowszym.

Inicjujący panel końcowy jest pokazany na rysunku [LU 6.2 panelu konfiguracji komunikacji-inicjowanie zakończenia](#). Aby uzyskać pełny panel, jak pokazano, naciśnij klawisz F10 na pierwszym panelu.

```
Create Comm Side Information (CRTCSI)

Type choices, press Enter.

Side information . . . . . > WINSDOA1   Name
Library . . . . . > QSYS           Name, *CURLIB
Remote location . . . . . > WINSDOA1   Name
Transaction program . . . . . > MQSERIES

Text 'description' . . . . . *BLANK

Additional Parameters

Device . . . . . *LOC           Name, *LOC
Local location . . . . . *LOC           Name, *LOC, *NETATR
Mode . . . . . JSTMOD92        Name, *NETATR
Remote network identifier . . . *LOC       Name, *LOC, *NETATR, *NONE
Authority . . . . . *LIBCRTAUT   Name, *LIBCRTAUT, *CHANGE...

Bottom
F3=Exit  F4=Prompt  F5=Refresh  F12=Cancel  F13=How to use this display
F24=More keys
```

Rysunek 36. Panel konfiguracji komunikacji LU 6.2 -inicjowanie zakończenia

Wypełnij pola końcowe inicjujące w następujący sposób:

Informacje uboczne

Należy nadać tej definicji nazwę, która jest używana do przechowywania obiektu informacji bocznej, który ma zostać utworzony, na przykład WINSDOA1.

Uwaga: W przypadku jednostki logicznej 6.2 połączenie między definicją kanału komunikatów a połączeniem komunikacyjnym jest polem **Nazwa połączenia** definicji kanału komunikatów na końcu wysyłania. To pole zawiera nazwę obiektu CSI.

Biblioteka

Nazwa biblioteki, w której przechowywana jest ta definicja.

Obiekt CSI musi być dostępny w bibliotece dostępnej dla programu obsługującego kanał komunikatów, na przykład QSYS, QMQM i QGPL.

Jeśli nazwa jest niepoprawna, nie można jej znaleźć lub nie można jej znaleźć, wówczas wystąpił błąd podczas uruchamiania kanału.

Zdalne miejsce

Określa nazwę zdalnego miejsca, z którym komunikuje się program.

Krótko mówiąc, ten wymagany parametr zawiera nazwę jednostki logicznej partnera w systemie zdalnym, zgodnie z definicją w opisie urządzenia, która jest używana dla łącza komunikacyjnego między tymi dwoma systemami.

Nazwę **Położenie zdalne** można znaleźć, wydając komendę DSPNETA w systemie zdalnym i widząc domyślną nazwę lokalnego miejsca.

Program transakcyjny

Określa nazwę (maksymalnie 64 znaki) programu transakcyjnego w systemie zdalnym, który ma zostać uruchomiony. Może to być nazwa procesu transakcji, nazwa programu, nazwa kanału lub łańcuch znaków, który jest zgodny z wartością **Porównaj wartość** w pozycji routingu.

Ten parametr jest wymagany.

Uwaga: Aby określić nazwy programów transakcji usługi SNA, należy wprowadzić szesnastkową reprezentację nazwy programu transakcji usługi. Na przykład, aby określić nazwę programu transakcji usługi z szesnastkową reprezentacją 21F0F0F1, należy wpisać X'21F0F0F1'.

Więcej informacji na temat nazw programów transakcyjnych usług SNA znajduje się w podręczniku *SNA Transaction Programmer's Reference* dla typu jednostki logicznej 6.2.

Jeśli odbierającym koniec jest inny system IBM i , nazwa **programu transakcyjnego** jest używana do dopasowania obiektu CSI do końca wysyłającego z pozycją routingu w odbierającym końcu. Ta nazwa musi być unikalna dla każdego menedżera kolejek w docelowym systemie IBM i . Zapoznaj się z parametrem **Program do wywołania** w sekcji *Initiated end (Receiver)*. Patrz także parametr **Dane porównania: wartość porównywana** na panelu Dodawanie pozycji routingu.

Opis tekstowy

Opis (do 50 znaków), który ma przypominać o zamierzonym wykorzystaniu tego połączenia.

Urządzenie

Określa nazwę opisu urządzenia używanego w systemie zdalnym. Możliwe wartości:

*LOC

Urządzenie jest określane przez system.

Nazwa urządzenia

Podaj nazwę urządzenia powiązanego z miejscem zdalnym.

Położenie lokalne

Określa nazwę lokalnego miejsca. Możliwe wartości:

*LOC

Nazwa lokalnego miejsca jest określana przez system.

*NETATR

Używana jest wartość LCLLOCNAME określona w atrybutach sieciowych systemu.

Local-location-name

Podaj nazwę lokalizacji. Określ położenie lokalne, jeśli chcesz wskazać konkretną nazwę miejsca dla miejsca zdalnego. Nazwę miejsca można znaleźć za pomocą komendy DSPNETA.

Tryb

Określa tryb używany do sterowania sesją. Nazwa ta jest taka sama, jak nazwa modułu Common Programming Interface (CPI)-Communications Mode_Name. Możliwe wartości:

*NETATR

Używany jest tryb w atrybutach sieciowych.

BLANK

Używane są osiem pustych znaków.

Nazwa-trybu

Podaj nazwę trybu dla miejsca zdalnego.

Uwaga: Ponieważ tryb określa priorytet transmisji dla sesji komunikacyjnej, może być przydatne zdefiniowanie różnych trybów w zależności od priorytetu wysyłanych komunikatów, na przykład MQMODE_HI, MQMODE_MED i MQMODE_LOW. (W tym samym miejscu można wskazać więcej niż jeden magazyn CSI).

Identyfikator sieci zdalnej

Określa identyfikator sieci zdalnej używany z miejscem zdalnym. Możliwe wartości:

*LOC

Używany jest identyfikator sieci zdalnej dla miejsca zdalnego.

***NETATR**

Używany jest identyfikator sieci zdalnej określony w atrybutach sieciowych.

***NONE**

Sieć zdalna nie ma nazwy.

Identyfikator-sieci-zdalnej

Podaj identyfikator sieci zdalnej. Aby znaleźć nazwę tego identyfikatora sieci, użyj komendy DSPNETA w miejscu zdalnym. Jest to 'ID sieci lokalnej' w zdalnej lokalizacji.

Uprawnienie

Określa uprawnienia, które użytkownik ma użytkownikom, którzy nie mają uprawnień szczegółowych do obiektu, którzy nie znajdują się na liście autoryzacji, oraz profilu grupowego, który nie ma uprawnień szczegółowych do obiektu. Możliwe wartości:

***LIBCRTAUT**

Uprawnienia publiczne do obiektu są pobierane z parametru CRTAUT określonej biblioteki. Ta wartość jest określana w czasie tworzenia. Jeśli wartość CRTAUT dla biblioteki zmienia się po utworzeniu obiektu, nowa wartość nie ma wpływu na istniejące obiekty.

***CHANGE**

Uprawnienie do zmiany umożliwia użytkownikowi wykonywanie podstawowych funkcji na obiekcie, jednak użytkownik nie może zmienić obiektu. Uprawnienie do zmiany udostępnia uprawnienie do działania obiektu i wszystkie uprawnienia do danych.

***ALL**

Użytkownik może wykonywać wszystkie operacje, z wyjątkiem operacji, które są ograniczone do właściciela lub są kontrolowane przez uprawnienie do zarządzania listą autoryzacji. Użytkownik może sterować istnieniem obiektu i określać zabezpieczenia obiektu, zmieniać obiekt i wykonywać podstawowe funkcje na obiekcie. Użytkownik może zmienić prawo własności do obiektu.

***USE**

Uprawnienie do używania umożliwia uprawnienie do korzystania z obiektu i uprawnienie do odczytu.

***EXCLUDE**

Uprawnienie do wykluczania uniemożliwia użytkownikowi dostęp do obiektu.

Lista autoryzacji

Należy określić nazwę listy autoryzacji z uprawnieniami używanego dla informacji po stronie.

IBM i**Zainicjowane zakończenie (odbiorca)**

Użyj komendy CRTMQMCHL, aby zdefiniować odbierający koniec połączenia kanału komunikatów z typem transportu *LU62.

Pozostaw puste pole Nazwa połączenia i upewnij się, że odpowiadające im szczegóły są zgodne z końcem wysyłającego kanału. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera sekcja [Tworzenie kanału](#).

Aby umożliwić zakończenie inicjowania kanału odbierającego, należy dodać pozycję routingu do podsystemu w zainicjowanej operacji zakończenia. Podsystem musi być tym, który przydziela urządzenie APPC używane w sesjach LU 6.2. Oznacza to, że musi on mieć poprawny wpis komunikacji dla tego urządzenia. Pozycja routingu wywołuje program, który uruchamia odbierający koniec kanału komunikatów.

Użyj komend IBM i (na przykład ADDRTGE), aby zdefiniować koniec łącza zainicjowanego przez sesję komunikacyjną.

Zainicjowany panel końcowy jest wyświetlany na panelu konfiguracji komunikacji [LU 6.2 -dodawanie pozycji routingu](#).

```

Add Routing Entry (ADDRTGE)

Type choices, press Enter.

Subsystem description . . . . . QCMN      Name
Library . . . . . *LIBL      Name, *LIBL, *CURLIB
Routing entry sequence number . 1      1-9999
Comparison data:
Compare value . . . . . MQSERIES

Starting position . . . . . 37      1-80
Program to call . . . . . AMQCRC6B   Name, *RTGDTA
Library . . . . . QMAS400      Name, *LIBL, *CURLIB
Class . . . . . *SBSD      Name, *SBSD
Library . . . . . *LIBL      Name, *LIBL, *CURLIB
Maximum active routing steps . . *NOMAX 0-1000, *NOMAX
Storage pool identifier . . . . . 1      1-10

Bottom
F3=Exit F4=Prompt F5=Refresh F12=Cancel F13=How to use this display
F24=More keys

```

Rysunek 37. Panel konfiguracji komunikacji LU 6.2 -zainicjowano zakończenie

Opis podsystemu

Nazwa podsystemu, w którym znajduje się ta definicja. Użyj komendy IBM i WRKSBSD, aby wyświetlić i zaktualizować opis odpowiedniego podsystemu dla pozycji routingu.

Numer kolejnej pozycji routingu

Unikalna liczba w podsystemie w celu zidentyfikowania tej definicji komunikacji. Można użyć wartości z zakresu od 1 do 9999.

Dane porównawcze: Wartość porównawcza

Łańcuch tekstowy do porównania z łańcuchem odebrany, gdy sesja jest uruchamiana przez parametr **Program transakcji**, jak pokazano na [Rysunku 1](#). Łańcuch znaków pochodzi z pola programu Transaction CSI nadawcy.

Dane porównawcze: Pozycja początkowa

Pozycja znaku w łańcuchu, w którym ma zostać rozpoczęte porównanie.

Uwaga: Pole pozycji początkowej jest pozycją znaku w łańcuchu dla porównania, a ta pozycja ma zawsze wartość 37.

Program do wywołania

Nazwa programu, na którym uruchamiany jest program komunikatów przychodzących, który ma zostać wywołany w celu uruchomienia sesji.

Program, AMQCRC6A, jest wywoływany dla domyślnego menedżera kolejek. Ten program jest dostarczany razem z produktem IBM MQ for IBM i i konfiguruje środowisko, a następnie wywołuje komendę AMQCRS6A.

Dla dodatkowych menedżerów kolejek:

- Każdy menedżer kolejek ma określoną jednostkę logiczną (LU 6.2), która jest pomysłowana w bibliotece. Ten program ma nazwę AMQCRC6B i jest generowany automatycznie podczas tworzenia menedżera kolejek.
- Każdy menedżer kolejek wymaga konkretnej pozycji routingu z unikalnymi danymi routingu, które mają zostać dodane. Dane routingu muszą być zgodne z nazwą **programu transakcyjnego** dostarczonym przez system wysyłający żądanie (patrz sekcja [Inicjowanie zakończenia \(nadawca\)](#)).

Przykład przedstawiono na panelu konfiguracji komunikacji LU 6.2 -[wyświetlanie pozycji routingu](#):

```

Display Routing Entries
System: MY400
Subsystem description: QCMN      Status: ACTIVE

Type options, press Enter.
5=Display details

Start
Opt  Seq Nbr  Program      Library      Compare Value  Pos
10   *RTGDTA           'QZSCSRVR'    37
20   *RTGDTA           'QZRCSRVR'    37
30   *RTGDTA           'QZHQTRG'    37
50   *RTGDTA           'QVPPRINT'    37
60   *RTGDTA           'QNPSRVR'     37
70   *RTGDTA           'QNMAPINGD'   37
80   QNMAREXECD  QSYS      'AREXECD'     37
90   AMQCR6A     QMQMBW    'MQSERIES'    37
100  *RTGDTA           'QTFDWNLD'   37
150  *RTGDTA           'QMFRCVR'    37

F3=Exit  F9=Display all detailed descriptions  F12=Cancel

```

Rysunek 38. Panel konfiguracji komunikacji LU 6.2 -zainicjowano zakończenie

W produkcie Panel konfiguracji komunikacji LU 6.2 -wyświetlanie pozycji routingunumer kolejny 90 reprezentuje domyślny menedżer kolejek i zapewnia kompatybilność z konfiguracjami z poprzednich wersji (to znaczy V3R2, V3R6, V3R7i V4R2) produktu IBM MQ for IBM i. Te wydania umożliwiają tylko jednemu menedżerowi kolejek. Numery kolejne 92 i 94 reprezentują dwa dodatkowe menedżery kolejek o nazwach ALPHA i BETA, które są tworzone z bibliotekami QMALPHA i QMBETA.

Uwaga: Dla każdego menedżera kolejek można utworzyć więcej niż jedną pozycję routingu przy użyciu różnych danych routingu. Pozycje te dają możliwość wyboru różnych priorytetów zadań w zależności od używanych klas.

Klasa

Nazwa i biblioteka klasy używanej dla kroków uruchomionych przez tę pozycję routingu. Klasa definiuje atrybuty środowiska działającego w kroku routingu i określa priorytet zadania. Należy określić odpowiednią pozycję klasy. Użyj na przykład komendy WRKCLS, aby wyświetlić istniejące klasy lub utworzyć klasę. Dalsze informacje na temat zarządzania zadaniami pracy ze zdalnych systemów LU 6.2 są dostępne w publikacji *IBM i Programming: Work Management Guide*.

Uwaga dotycząca zarządzania pracą

Zadanie AMQCR6A nie może korzystać z normalnych funkcji zarządzania pracą produktu IBM i , które zostały udokumentowane w sekcji Zarządzanie pracą , ponieważ nie są one uruchamiane w taki sam sposób, jak inne zadania produktu IBM MQ . Aby zmienić właściwości środowiska wykonawczego zadań odbiornika LU62 , można wprowadzić jedną z następujących zmian:

- Zmień opis klasy, który jest określony w pozycji routingu dla zadania AMQCR6A
- Zmiana opisu zadania w pozycji komunikacji

Więcej informacji na temat konfigurowania zadań komunikacyjnych można znaleźć w podręczniku *IBM i Programming: Work Management Guide* .

Konfigurowanie klastra menedżera kolejek

Klastry udostępniają mechanizm służący do łączenia menedżerów kolejek w sposób, który upraszcza zarówno początkową konfigurację, jak i bieżące zarządzanie. Można definiować komponenty klastra oraz tworzyć klastry i zarządzać nimi.

Zanim rozpocznie

Wprowadzenie do pojęć związanych z grupowaniem można znaleźć w sekcji [Klasy](#).

Podczas projektowania klastra menedżera kolejek konieczne jest podjęcie pewnych decyzji. Patrz: [Klasy przykładowe](#) i [Projektowanie klastrów](#).

Zadania pokrewne

[“Przenoszenie definicji tematu klastra do innego menedżera kolejek” na stronie 415](#)

W przypadku klastrów kierowanych albo kierowanych przez hosty bezpośrednio, konieczne może być przeniesienie definicji tematu klastra w przypadku wycofania z eksploatacji menedżera kolejek lub ponieważ menedżer kolejek klastra uległ awarii lub jest niedostępny przez znaczący okres.

Odsyłacze pokrewne

[Usuń temat](#)

Definiowanie komponentów klastra

Klasy składają się z menedżerów kolejek, kanałów klastra i kolejek klastra. Użytkownik może zdefiniować kolejki klastra i zmodyfikować niektóre aspekty domyślnych obiektów klastra. Istnieje możliwość uzyskania informacji o konfiguracji i statusie dla automatycznie zdefiniowanych kanałów oraz o relacji między poszczególnymi kanałami nadawczym klastra i kolejkami transmisji.

Informacje na temat definiowania poszczególnych komponentów klastra zawierają następujące podtematy:

Pojęcia pokrewne

[Komponenty klastra](#)

[Kanały klastra](#)

Zadania pokrewne

[Definiowanie tematów klastra](#)

[“Konfigurowanie nowego klastra” na stronie 294](#)

Wykonaj poniższe instrukcje, aby skonfigurować przykładowy klaster. W oddzielnych instrukcjach opisano konfigurowanie klastra w protokole TCP/IP, LU 6.2 oraz z pojedynczą kolejką transmisji lub wieloma kolejkami transmisyjnymi. Przetestuj działanie klastra, wysyłając komunikat z jednego menedżera kolejek do drugiego.

[“Dodawanie menedżera kolejek do klastra” na stronie 305](#)

Wykonaj poniższe instrukcje, aby dodać menedżera kolejek do utworzonego klastra. Komunikaty do kolejek klastra i tematów są przesyłane za pomocą pojedynczej kolejki transmisji klastra SYSTEM . CLUSTER . TRANSMIT . QUEUE.

Definiowanie kolejek klastra


Kolejka klastra to kolejka udostępniana przez menedżer kolejek klastra innym menedżerom kolejek w klastrze. Definiowanie kolejki klastra jako kolejki lokalnej w menedżerze kolejek klastra, w którym znajduje się kolejka. Należy określić nazwę klastra, do którego należy kolejka.

W poniższym przykładzie przedstawiono komendę **runmqsc** w celu zdefiniowania kolejki klastra za pomocą opcji CLUSTER :

```
DEFINE QLOCAL(Q1) CLUSTER(SALES)
```

Definicja kolejki klastra jest ogłaszana w innych menedżerach kolejek w klastrze. Inne menedżery kolejek w klastrze mogą umieszczać komunikaty w kolejce klastra bez konieczności stosowania odpowiadającej jej definicji kolejki zdalnej. Kolejka klastra może zostać ogłoszona w więcej niż jednym klastrze przy użyciu listy nazw klastra.

Po ogłoszeniu kolejki każdy menedżer kolejek w klastrze może umieszczać w niej komunikaty. Aby umieścić komunikat, menedżer kolejek musi ustalić, w którym repozytorium pełnym znajduje się kolejka. Następnie do komunikatu w kolejce transmisji klastra dodawane są niektóre informacje o kierowaniu.

 Kolejka klastra może być kolejką współużytkowaną przez członków grupy współużytkowania kolejki w programie IBM MQ for z/OS.

Łączy

Istnieje możliwość utworzenia klastra, w którym więcej niż jeden menedżer kolejek udostępnia instancję tej samej kolejki klastra. Upewnij się, że wszystkie komunikaty w sekwencji są wysyłane do tej samej instancji kolejki. Serię komunikatów można powiązać z określoną kolejką, korzystając z opcji MQOO_BIND_ON_OPEN w wywołaniu MQOPEN.


Kolejki transmisji klastra

Menedżer kolejek może przechowywać komunikaty dla innych menedżerów kolejek w klastrze w wielu kolejkach transmisji. Menedżer kolejek można skonfigurować na dwa sposoby w celu przechowywania komunikatów w wielu kolejkach transmisji klastra. Jeśli atrybut menedżera kolejek **DEFCLXQ** zostanie ustawiony na wartość CHANNEL, inna kolejka transmisji klastra zostanie utworzona automatycznie z programu SYSTEM.CLUSTER.TRANSMIT.MODEL.QUEUE dla każdego kanału nadawczego klastra. Jeśli opcja kolejki transmisji CLCHNAME zostanie ustawiona w taki sposób, aby była zgodna z co najmniej jednym kanałem nadawczym klastra, menedżer kolejek może przechowywać komunikaty dla zgodnych kanałów w kolejce transmisji.



Ostrzeżenie: Jeśli dedykowany produkt SYSTEM.CLUSTER.TRANSMIT.QUEUES jest używany z menedżerem kolejek, który został zaktualizowany z wersji produktu wcześniejszej niż IBM WebSphere MQ 7.5, należy upewnić się, że dla SYSTEM.CLUSTER.TRANSMIT.MODEL.QUEUE opcję SHARE/NOSHARE ustawiono na wartość **SHARE**.

Komunikat dla kolejki klastra w innym menedżerze kolejek jest umieszczany w kolejce transmisji klastra przed wysłaniem. Kanał wysyłający klastry przesyła komunikaty z kolejki transmisji klastra do kanałów odbierających klastry w innych menedżerach kolejek. Domyślnie jedna zdefiniowana przez system kolejka transmisji klastra przechowuje wszystkie komunikaty, które mają zostać przesłane do innych menedżerów kolejek klastra. Kolejka ma nazwę SYSTEM.CLUSTER.TRANSMIT.QUEUE. Menedżer kolejek, który jest częścią klastra, może wysyłać komunikaty w tej kolejce transmisji klastra do dowolnego innego menedżera kolejek w tym samym klastrze.

Definicja dla pojedynczej kolejki produktu SYSTEM.CLUSTER.TRANSMIT.QUEUE jest tworzona domyślnie w każdym menedżerze kolejek, z wyjątkiem menedżera z/OS.  W systemie z/OS definicja może być zdefiniowana z dostarczonym przykładowym **CSQ4INSX**.

Istnieje możliwość skonfigurowania menedżera kolejek w celu przesyłania komunikatów do innych klastrowych menedżerów kolejek przy użyciu wielu kolejek transmisji. Możliwe jest ręczne zdefiniowanie dodatkowych kolejek transmisji klastra lub automatyczne utworzenie kolejek przez menedżer kolejek.

Aby kolejki zostały utworzone automatycznie przez menedżer kolejek, zmień atrybut menedżera kolejek DEFCLXQ z SCTQ na CHANNEL. Wynikiem tego jest utworzenie przez menedżer kolejek pojedynczej kolejki transmisji klastra dla każdego utworzonego kanału nadawczego klastra. Kolejki transmisji są tworzone jako trwałe kolejki dynamiczne z kolejki modelowej, SYSTEM.CLUSTER.TRANSMIT.MODEL.QUEUE. Nazwą każdej trwałej kolejki dynamicznej jest SYSTEM.CLUSTER.TRANSMIT.ChannełName. Nazwa kanału nadawczego klastra, z którym powiązana jest każda trwała kolejka dynamiczna klastra, jest ustawiona w atrybucie lokalnej kolejki transmisji NAZWA CLCHNAME. Komunikaty dla menedżerów kolejek zdalnych w klastrze są umieszczane w trwałej dynamicznej kolejce transmisji klastra dla powiązanego kanału nadawczego klastra, a nie na serwerze SYSTEM.CLUSTER.TRANSMIT.QUEUE.

Aby ręcznie utworzyć kolejki transmisji klastra, należy utworzyć kolejkę lokalną z atrybutem USAGE ustawionym na wartość XMITQ, a atrybut CLCHNAME ustawiony na ogólną nazwę kanału, która jest tłumaczona na jeden lub większą liczbę kanałów wysyłających klastry. Patrz sekcja ClusterChannelName. Jeśli kolejki transmisji klastra są tworzone ręcznie, użytkownik może wybrać powiązanie kolejki transmisji z pojedynczym kanałem nadawczym klastra lub wieloma kanałami wysyłającym klastry. Atrybut CLCHNAME jest nazwą ogólną, co oznacza, że można umieścić wiele znaków wieloznacznych, "*", w nazwie.

Z wyjątkiem początkowych kanałów nadawczych klastra, które są tworzone ręcznie w celu połączenia menedżera kolejek z pełnym repozytorium, kanały nadawcze klastra są tworzone automatycznie. Są one tworzone automatycznie w przypadku, gdy istnieje komunikat do przesłania do menedżera kolejek klastra. Są one tworzone z taką samą nazwą, jak nazwa kanału odbierającego klastry, który odbiera komunikaty klastra dla danego klastra w docelowym menedżerze kolejek.

W przypadku stosowania konwencji nazewnictwa dla kanałów odbierających klastry możliwe jest zdefiniowanie wartości ogólnej dla parametru CLCHNAME, która filtruje różne rodzaje komunikatów klastra do różnych kolejek transmisji. Na przykład, jeśli zgodnie z konwencją nazewnictwa dla kanałów odbierających klastra *ClusterName*. *QmgrName*, nazwa ogólna *ClusterName*. * filtruje komunikaty dla różnych klastrów w różnych kolejkach transmisji. Kolejki transmisji należy zdefiniować ręcznie, a parametr CLCHNAME należy ustawić w każdej kolejce transmisji na wartość *ClusterName*. *.

Zmiany w powiązaniu kolejek transmisji klastra z kanałami nadawczym klastra nie mają natychmiastowych efektów. Powiązana kolejka transmisji, która obsługuje kanał nadawczy klastra, może zawierać komunikaty, które są w trakcie przesyłania przez kanał nadawczy klastra. Tylko wtedy, gdy żaden komunikat w aktualnie powiązanej kolejce transmisji nie jest przetwarzany przez kanał nadawczy klastra, menedżer kolejek może zmienić powiązanie kanału nadawczego klastra z inną kolejką transmisji. Taka możliwość może wystąpić, gdy w kolejce transmisji nie pozostaną żadne komunikaty do przetworzenia przez kanał nadawczy klastra lub gdy przetwarzanie komunikatów jest zawieszona, a kanał wysyłający klastry nie ma komunikatów "w locie". W takim przypadku wszystkie nieprzetworzone komunikaty dla kanału wysyłającego klastry są przesyłane do nowo powiązanej kolejki transmisji i do powiązania zmian kanału nadawczego klastra.

Istnieje możliwość utworzenia definicji kolejki zdalnej, która jest tłumaczona na kolejkę transmisji klastra. W definicji menedżer kolejek QMX znajduje się w tym samym klastrze co lokalny menedżer kolejek, a nie ma kolejki transmisji, QMX.

```
DEFINE QREMOTE(A) RNAME(B) RQMNAME(QMX)
```

W przypadku tłumaczenia nazw kolejek kolejka transmisji klastra ma pierwszeństwo przed domyślną kolejką transmisji. Komunikat umieszczony na serwerze A jest przechowywany w kolejce transmisji klastra, a następnie wysyłany do kolejki zdalnej B w systemie QMX.

Menedżery kolejek mogą również komunikować się z innymi menedżerami kolejek, które nie są częścią klastra. Należy zdefiniować kanały i kolejkę transmisji do innego menedżera kolejek w taki sam sposób, jak w środowisku kolejkowania rozproszonego.

Uwaga: Aplikacje muszą zapisywać do kolejek, które są rozstrzygane do kolejki transmisji klastra, i nie mogą zapisywać danych bezpośrednio w kolejce transmisji klastra.

Automatyczna definicja kolejek zdalnych

Menedżer kolejek w klastrze nie wymaga definicji kolejki zdalnej dla kolejek zdalnych w klastrze. Menedżer kolejek klastra znajduje położenie zdalnej kolejki z pełnego repozytorium. Dodaje on informacje o routingu do komunikatu i umieszcza je w kolejce transmisji klastra. Produkt IBM MQ automatycznie tworzy definicję równoważną definicji kolejki zdalnej, dzięki czemu komunikat może zostać wysłany.

Nie można zmienić ani usunąć automatycznie utworzonej definicji kolejki zdalnej. Jednak za pomocą komendy DISPLAY QUEUE **runmqsc** z atrybutem CLUSINFO można wyświetlić wszystkie kolejki lokalne w menedżerze kolejek, a także wszystkie kolejki klastra, w tym kolejki klastra w menedżerach kolejek zdalnych. Na przykład:

```
DISPLAY QUEUE(*) CLUSINFO
```

Pojęcia pokrewne

[Kolejki klastra](#)

Odsyłacze pokrewne

[Nazwa klastra ClusterChannel\(MQCHAR20\)](#)

Praca z automatycznie zdefiniowanymi kanałami nadawczym klastra

Po wprowadzeniu menedżera kolejek do klastra przez wprowadzenie początkowych definicji CLUSSDR i CLUSRCVR produkt IBM MQ automatycznie tworzy inne definicje kanału nadawczego klastra, gdy jest to wymagane do przenoszenia komunikatów do innego menedżera kolejek w klastrze. Użytkownik może wyświetlić informacje o automatycznie zdefiniowanych kanałach nadawczych klastra, ale nie można ich modyfikować. Aby zmodyfikować ich zachowanie, można użyć wyjścia automatycznego definiowania kanału.

Zanim rozpocznie

Wprowadzenie do automatycznie zdefiniowanych kanałów znajduje się w sekcji [Automatycznie zdefiniowane kanały nadawcze klastra](#).

O tym zadaniu

Automatycznie zdefiniowane kanały wysyłające klastry są tworzone przez klastrer jako i w razie potrzeby i pozostają aktywne do czasu ich zamknięcia za pomocą normalnych reguł rozłączania.

Kanały nadawcze klastrów (CLUSSDR) mogą być automatycznie definiowane zarówno w celu przenoszenia komunikatów aplikacji, jak i wewnętrznych komunikatów administracyjnych klastra. Na przykład w klastrze publikowania/subskrypcji (jeden, w którym zdefiniowano temat w klastrze), kanały mogą być definiowane między częściowymi repozytoriami w celu umożliwienia wymiany stanu 'subskrypcji proxy'. Jeśli nie jest wymagane (nieaktywne) przez dłuższy czas, automatycznie zdefiniowane CLUSSDR są usuwane z pamięci podręcznej częściowego repozytorium informacji klastra i nie są już widoczne w tym menedżerze kolejek.

Multi W systemie Wiele platform OAM (menedżer uprawnień do obiektów) nie jest świadomy istnienia automatycznie zdefiniowanych kanałów nadawczych klastra. Jeśli wydajesz komendy **start**, **stop**, **ping**, **reset** lub **resolve** na automatycznie zdefiniowanym kanale nadawczym klastra, OAM sprawdza, czy masz uprawnienia do wykonania tego samego działania na pasującym kanale odbiorczym klastra.

z/OS W systemie z/OS można zabezpieczyć automatycznie zdefiniowany kanał nadawczy klastra w taki sam sposób, jak w przypadku dowolnego innego kanału.

Procedura

- Wyświetl informacje o automatycznie zdefiniowanych kanałach dla danego menedżera kolejek klastra.

Nie można wyświetlać automatycznie zdefiniowanych kanałów za pomocą komendy DISPLAY CHANNEL **runmqsc**. Aby wyświetlić kanały automatycznie zdefiniowane, należy użyć następującej komendy:

```
DISPLAY CLUSQMGR(qMgrName)
```

- Wyświetl status automatycznie zdefiniowanego kanału dla danego CLUSRCVR.

Aby wyświetlić status automatycznie zdefiniowanego kanału CLUSSDR odpowiadającego definicji kanału CLUSRCVR, należy użyć następującej komendy:

```
DISPLAY CHSTATUS(channelName)
```

- Użyj wyjścia automatycznej definicji kanału, aby zmodyfikować zachowanie automatycznie zdefiniowanego kanału.

Aby napisać program obsługi wyjścia użytkownika w celu dostosowania kanału nadawczego klastra lub kanału odbiorczego klastra, można użyć wyjścia automatycznego definiowania kanału produktu IBM MQ. Na przykład można użyć wyjścia automatycznej definicji kanału w środowisku klastrowym, aby wprowadzić dowolne z następujących modyfikacji:

- Definicje komunikacji krakowskiej, to znaczy nazwy SNA LU6.2 .
- Służy do dodawania lub usuwania innych wyjść, na przykład wyjść zabezpieczeń.
- Zmień nazwy wyjść kanału.

Nazwa wyjścia kanału CLUSSDR jest generowana automatycznie z definicji kanału CLUSRCVR i dlatego może nie być odpowiednia dla Twoich potrzeb-zwłaszcza jeśli dwa końce kanału znajdują się na różnych platformach.

Format nazw wyjść jest inny na różnych platformach. Na przykład:

- **z/OS** Na platformie z/OS format parametru SCYEXIT (*nazwa wyjścia zabezpieczeń*) to SCYEXIT('SECEXIT').
- **Windows** Na platformach Windows format parametru SCYEXIT (*nazwa wyjścia zabezpieczeń*) to SCYEXIT(' drive:\path\library (secexit)').

Uwaga: **z/OS** Jeśli nie ma wyjścia automatycznego definiowania kanału, menedżer kolejek produktu z/OS wywodzi nazwę wyjścia kanału CLUSSDR z definicji kanału CLUSRCVR na drugim końcu kanału. Aby uzyskać nazwę wyjścia z/OS z nazwy innej niż z/OS , używany jest następujący algorytm:

- Nazwy wyjścia w systemie Wiele platform mają postać ogólną *ścieżka/biblioteka (funkcja)*.
- Jeśli *funkcja* jest obecna, używane są maksymalnie osiem znaków.
- W przeciwnym razie używane są do ośmiu znaków *biblioteka* .

Na przykład:

- /var/mqm/exits/myExit.so(MsgExit) konwertuje na MSGEXIT
- /var/mqm/exits/myExit konwertuje na MYEXIT
- /var/mqm/exits/myExit.so(ExitLongName) konwertuje na EXITLONG
- W przypadku menedżerów kolejek wcześniejszych niż IBM WebSphere MQ 7ustaw atrybut **PROPCTL** na wartość NONE(BRAK).


Każdy automatycznie zdefiniowany kanał nadawczy klastra jest oparty na odpowiednim kanale odbiorczym klastra. Przed IBM WebSphere MQ 7kanał odbiorczy klastra nie ma atrybutu **PROPCTL** , więc ten atrybut jest ustawiony na wartość COMPAT w automatycznie zdefiniowanym kanale nadawczym klastra.

Jeśli klastrer musi używać produktu **PROPCTL** do usuwania nagłówek aplikacji, takich jak RFH2 z komunikatów pochodzących z menedżera kolejek produktu IBM WebSphere MQ 7 lub nowszego do menedżera kolejek we wcześniejszej wersji produktu IBM MQ, należy napisać wyjście automatyczne definicji kanału, które ustawia wartość **PROPCTL** na wartość NONE.

- Atrybut kanału LOCLADDR służy do sterowania aspektami adresowania.
 - Aby włączyć kanał wychodzący (TCP) w celu użycia określonego adresu IP, numeru portu lub zakresu portów, należy użyć atrybutu kanału LOCLADDR. Jest to przydatne w sytuacji, gdy istnieje więcej niż jedna karta sieciowa, a użytkownik chce, aby kanał używał konkretnego kanału do komunikacji wychodzącej.
 - Aby określić wirtualny adres IP w kanałach CLUSSDR , należy użyć adresu IP z komendy LOCLADDR w ręcznie zdefiniowanym pliku CLUSSDR. Aby określić zakres portów, należy skorzystać z zakresu portów z komendy CLUSRCVR.
 - Jeśli klastrer wymaga użycia komendy LOCLADDR w celu uzyskania kanałów komunikacji wychodzącej w celu powiązania z konkretnym adresem IP, można napisać wyjście automatycznej definicji kanału w celu wymuszenia wartości LOCLADDR w dowolnym z ich automatycznie zdefiniowanych kanałów CLUSSDR . Należy również określić go w ręcznie zdefiniowanym kanale CLUSSDR .

- Należy umieścić numer portu lub zakres portów w parametrze LOCLADDR kanału CLUSRCVR , jeśli wszystkie menedżery kolejek w klastrze mają używać określonego portu lub zakresu portów dla całej ich komunikacji wychodzącej.

Uwaga: Nie należy umieszczać adresu IP w polu LOCLADDR kanału CLUSRCVR , chyba że wszystkie menedżery kolejek znajdują się na tym samym serwerze. Adres IP LOCLADDR jest propagowany do automatycznie zdefiniowanych kanałów CLUSSDR dla wszystkich menedżerów kolejek, które łączą się za pomocą kanału CLUSRCVR .

 W systemie Wiele platform można ustawić domyślną wartość adresu lokalnego, która jest używana dla wszystkich kanałów nadawczych, które nie mają zdefiniowanego adresu lokalnego. Wartość domyślna jest definiowana przez ustawienie zmiennej środowiskowej MQ_LCLADDR przed uruchomieniem menedżera kolejek. Format wartości jest zgodny z formatem atrybutu MQSC LOCLADDR.

Odsyłacze pokrewne

Adres lokalny (LOCLADDR)

Praca z domyślnymi obiektami klastra

Domyślne definicje kanałów można zmienić w taki sam sposób, jak w przypadku dowolnej innej definicji kanału, uruchamiając komendy MQSC lub PCF. Nie zmieniaj domyślnych definicji kolejek, z wyjątkiem SYSTEM.CLUSTER.HISTORY.QUEUE.

Pełną listę tych obiektów można znaleźć w sekcji Domyślne obiekty klastra. Poniższa lista zawiera tylko te obiekty, które można zmienić.


SYSTEM.CLUSTER.HISTORY.QUEUE

Każdy menedżer kolejek w klastrze ma kolejkę lokalną o nazwie SYSTEM.CLUSTER.HISTORY.QUEUE. SYSTEM.CLUSTER.HISTORY.QUEUE służy do przechowywania historii informacji o stanie klastra w celach serwisowych.

W domyślnych ustawieniach obiektu wartość SYSTEM.CLUSTER.HISTORY.QUEUE jest ustawiona na PUT (ENABLED). Aby zablokować gromadzenie danych historycznych, należy zmienić ustawienie na PUT (DISABLED).

SYSTEM.CLUSTER.TRANSMIT.QUEUE

Dla każdego menedżera kolejek istnieje definicja kolejki lokalnej o nazwie SYSTEM.CLUSTER.TRANSMIT.QUEUE. SYSTEM.CLUSTER.TRANSMIT.QUEUE jest domyślną kolejką transmisji dla wszystkich komunikatów do wszystkich kolejek i menedżerów kolejek, które znajdują się w klastrach. Domyślną kolejkę transmisji dla każdego kanału nadawczego klastra można zmienić na SYSTEM.CLUSTER.TRANSMIT.ChannelName, zmieniając atrybut menedżera kolejek DEFXMLTQ

, z wyjątkiem z/OS . Nie można usunąć SYSTEM.CLUSTER.TRANSMIT.QUEUE. Jest on również używany do definiowania autoryzacji sprawdzających, czy używana jest domyślna kolejka transmisji SYSTEM.CLUSTER.TRANSMIT.QUEUE czy SYSTEM.CLUSTER.TRANSMIT.ChannelName.

Pojęcia pokrewne

Domyślne obiekty klastra

Praca z kolejkami transmisji klastra i kanałami nadawczym klastra

Komunikaty między menedżerami kolejek klastrowych są zapisywane w kolejkach transmisji klastra i przekazywane przez kanały wysyłające klastry. W dowolnym momencie kanał wysyłający klastry jest powiązany z jedną kolejką transmisji. Jeśli konfiguracja kanału zostanie zmieniona, może ona przetączyć się do innej kolejki transmisji przy następnym jej uruchomieniu. Przetwarzanie tego przetącznika jest zautomatyzowane i transakcyjne.

Uruchom następującą komendę MQSC, aby wyświetlić kolejki transmisji, z którymi kanały wysyłające klastry są powiązane:

```
DISPLAY CHSTATUS(*) WHERE(CHLTYPE EQ CLUSSDR)
```

```
AMQ8417: Display Channel Status details.  
CHANNEL(TO.QM2)          CHLTYPE(CLUSSTR)  
CONNAME(9.146.163.190(1416))  CURRENT  
RQMNAME(QM2)             STATUS(STOPPED)  
SUBSTATE( )              XMITQ(SYSTEM.CLUSTER.TRANSMIT.QUEUE)
```

Po ponownym uruchomieniu kanału kolejka transmisji wyświetlana w statusie zatrzymanego kanału nadawczego klastra może ulec zmianie. [“Wybór domyślnych kolejek transmisji przez kanały wysyłające klastry”](#) na stronie 288 opisuje proces wyboru domyślnej kolejki transmisji; [“Wybór ręcznie zdefiniowanych kolejek transmisyjnych przez kanały nadawcze klastra”](#) na stronie 289 opisuje proces wybierania ręcznie zdefiniowanej kolejki transmisji.

Gdy dowolny kanał nadawczy klastra rozpoczyna ponowne sprawdzenie powiązania z kolejkami transmisji. Jeśli konfiguracja kolejek transmisji lub wartości domyślne menedżera kolejek ulegną zmianie, może ona ponownie powiązać kanał z inną kolejką transmisji. Jeśli kanał zostanie zrestartowany z inną kolejką transmisji w wyniku zmiany konfiguracji, wówczas następuje proces przesyłania komunikatów do nowo powiązanej kolejki transmisji. [“Sposób przełączania kanału nadawczego klastra na inną kolejkę transmisyjową”](#) na stronie 290 opisuje proces przesyłania kanału nadawczego klastra z jednej kolejki transmisji do innej.

Zachowanie kanałów wysyłających klastry jest różne dla kanałów nadawczy i serwera. Pozostają one powiązane z tą samą kolejką transmisji, dopóki atrybut kanału **XMITQ** nie zostanie zmieniony. Jeśli atrybut kolejki transmisji zostanie zmieniony w kanale nadawczym lub kanale serwera, a następnie zostanie on zrestartowany, komunikaty nie zostaną przesłane ze starej kolejki transmisji do nowej.

Inną różnicą między kanałami nadawczym klastra, a kanałami nadawczym lub serwerowym jest to, że wiele kanałów nadawczych klastra może otworzyć kolejkę transmisji klastra, ale tylko jeden kanał nadawczy lub serwer może otworzyć normalną kolejkę transmisji. Do momentu, gdy program IBM WebSphere MQ 7.5, połączenia klastra współużytkują pojedynczą kolejkę transmisji klastra, SYSTEM.CLUSTER.TRANSMIT.QUEUE. Począwszy od wersji IBM WebSphere MQ 7.5, użytkownik ma możliwość korzystania z kanałów nadawczych klastra, które nie współużytkowały kolejek transmisji. Wyłączność nie jest wymuszana; jest to wynik konfiguracji. Ścieżkę można skonfigurować w klastrze w taki sposób, aby nie współużytkował on żadnych kolejek transmisji ani kanałów z komunikatami, które przepłyną między innymi aplikacjami. Informacje na ten temat zawiera sekcja [Łączenie w klastry: planowanie konfigurowania kolejek transmisji klastra](#) i [“Dodawanie klastra i kolejki wyjściowej klastra w celu izolowania ruchu komunikatów klastra wysłanego z menedżera kolejek bramy”](#) na stronie 343.

Wybór domyślnych kolejek transmisji przez kanały wysyłające klastry

Kolejka transmisji klastra to systemowa kolejka domyślna z nazwą rozpoczynającą się od SYSTEM.CLUSTER.TRANSMIT lub z kolejką zdefiniowaną ręcznie. Kanał wysyłający klastry jest powiązany z kolejką transmisji klastra na jeden z dwóch sposobów: przez domyślny mechanizm kolejki transmisji klastra lub przez konfigurację ręczną.

Domyślna kolejka transmisji klastra jest ustawiona jako atrybut menedżera kolejek **DEFCLXQ**. Jego wartością jest SCTQ lub CHANNEL. Nowe i migrowane menedżery kolejek są ustawione na wartość SCTQ. Wartość tę można zmienić na CHANNEL.


Jeśli ustawiona jest wartość SCTQ, domyślną kolejką transmisji klastra jest SYSTEM.CLUSTER.TRANSMIT.QUEUE. Każdy kanał nadawczy klastra może otworzyć tę kolejkę. Kanały nadawcze klastra, które otwierają kolejkę, to te, które nie są powiązane z ręcznie zdefiniowanymi kolejkami transmisji klastra.

Jeśli ustawiona jest wartość CHANNEL, menedżer kolejek może utworzyć osobną, trwałą, dynamiczną kolejkę transmisji dla każdego kanału nadawczego klastra. Każda kolejka ma nazwę SYSTEM.CLUSTER.TRANSMIT.ChannelName i jest tworzona z kolejki modelowej, SYSTEM.CLUSTER.TRANSMIT.MODEL.QUEUE. Każdy kanał nadawczy klastra, który nie jest powiązany z ręcznie zdefiniowaną kolejką transmisji klastra, jest powiązany z trwałą-dynamiczną kolejką transmisji klastra. Kolejka jest tworzona przez menedżer kolejek, gdy wymaga ona oddzielnej kolejki transmisji

klastra dla miejsca docelowego klastra obsługiwanej przez ten kanał nadawczy klastra i nie istnieje żadna kolejka.

Niektóre miejsca docelowe klastra mogą być obsługiwane przez kanały wysyłające klastry powiązane z ręcznie zdefiniowanymi kolejkami transmisji, a inne przez domyślną kolejkę lub kolejki. W powiązaniu kanałów nadawczych klastra z kolejkami transmisji, ręcznie zdefiniowane kolejki transmisji zawsze mają pierwszeństwo przed domyślnymi kolejkami transmisji.

Kolejność wykonywania kolejek transmisji klastra jest zilustrowana w produkcie [Rysunek 39 na stronie 289](#). Jedynym kanałem nadawczym klastra, który nie jest powiązany z ręcznie zdefiniowaną kolejką transmisji klastra, jest CS.QM1. Nie jest ona powiązana z ręcznie zdefiniowaną kolejką transmisji, ponieważ żadna z nazw kanałów w atrybucie **CLCHNAME** w kolejkach transmisji nie jest zgodna z CS.QM1.



Rysunek 39. Kolejność przesyłania kolejki nadawczej/kanału nadawczego klastra

Wybór ręcznie zdefiniowanych kolejek transmisjalnych przez kanały nadawcze klastra

W przypadku kolejki zdefiniowanej ręcznie atrybut kolejki transmisji **USAGE** jest ustawiony na wartość XMITQ, a atrybut nazwy kanału klastra **CLCHNAME** jest ustawiony na konkretną lub ogólną nazwę kanału.

Jeśli nazwa w atrybucie kolejki **CLCHNAME** jest zgodna z nazwą kanału nadawczego klastra, kanał jest powiązany z kolejką. Nazwa jest dokładnie zgodna, jeśli nazwa nie zawiera znaków zastępczego, lub jest to najlepsza zgodność, jeśli nazwa zawiera znaki wieloznaczne.

Jeśli definicje **CLCHNAME** w wielu kolejkach transmisji są zgodne z tym samym kanałem nadawczym klastra, definicje te są nakładane. Aby rozwiązać tę dwuznaczność, istnieje kolejność wykonywania operacji zgodnych z kolejnością. Dokładne dopasowania zawsze mają pierwszeństwo. Program [Rysunek 39 na stronie 289](#) wyświetla powiązania między kolejkami transmisji a kanałami nadawczym klastra. Czarne strzałki pokazują rzeczywiste skojarzenia, a szare strzałki, potencjalne skojarzenia. Kolejność wykonywania kolejek transmisji w produkcie [Rysunek 39 na stronie 289](#) jest,

XMITQ.CL1.QM1

Dla kolejki transmisji XMITQ.CL1.QM1 atrybut **CLCHNAME** jest ustawiony na wartość CL1.QM1. Definicja atrybutu **CLCHNAME** (CL1.QM1) nie zawiera znaków wieloznacznych i ma pierwszeństwo przed innymi atrybutami CLCHNAME zdefiniowanymi w innych kolejkach transmisji, które są zgodne z znakami wieloznacznymi. Menedżer kolejek przechowuje dowolny komunikat klastra, który ma zostać przesłany przez kanał nadawczy klastra CL1.QM1 w kolejce transmisji XMITQ.CL1.QM1. Jedynym wyjątkiem jest to, że w przypadku wielu kolejek transmisji atrybut **CLCHNAME** jest ustawiony na wartość CL1.QM1. W takim przypadku menedżer kolejek przechowuje komunikaty dla kanału nadawczego klastra CL1.QM1 w żadnej z tych kolejek. Wybiera kolejkę dowolnie po uruchomieniu kanału. Po ponownym uruchomieniu kanału może ona wybrać inną kolejkę.

XMITQ.CL1

Dla kolejki transmisji XMITQ.CL1 atrybut **CLCHNAME** jest ustawiony na wartość CL1.*. Definicja atrybutu **CLCHNAME** (CL1.*) zawiera jeden końcowy znak wieloznaczny, który jest zgodny z nazwą dowolnego kanału nadawczego klastra, który rozpoczyna się od CL1.. Menedżer kolejek przechowuje dowolny komunikat klastra, który ma zostać przesłany przez dowolny kanał nadawczy klastra, którego

nazwa rozpoczyna się od CL1 . w kolejce transmisji XMITQ . CL1, chyba że istnieje kolejka transmisji o bardziej specyficznym dopasowaniu, takim jak kolejka XMITQ . CL1 . QM1. Jeden z końcowych znaków wieloznacznych powoduje, że definicja jest mniej konkretna niż definicja bez znaków wieloznacznych i jest bardziej konkretna niż definicja z wieloma znakami wieloznacznymi lub znakami wieloznacznymi, po których następują kolejne znaki końcowe.

XMITQ . CL . QM

XMITQ . CL . QM to nazwa kolejki transmisji z atrybutem **CLCHNAME** ustawionym na CL* . QM*. Definicja CL* . QM* zawiera dwie znaki wieloznaczne, które są zgodne z nazwą dowolnego kanału nadawczego klastra, który rozpoczyna się od CL . , a także zawiera lub kończy się QM. Zgodność jest mniej konkretna niż zgodność z jednym znakiem wieloznacznym.

SYSTEM . CLUSTER . TRANSMIT . *channelName* | QUEUE

Jeśli żadna kolejka transmisji nie ma atrybutu **CLCHNAME** zgodnego z nazwą kanału nadawczego klastra, który ma być używany przez menedżer kolejek, wówczas menedżer kolejek używa domyślnej kolejki transmisji klastra. Domyślna kolejka transmisji klastra to pojedyncza systemowa kolejka transmisji klastra (SYSTEM . CLUSTER . TRANSMIT . QUEUE) lub systemowa kolejka transmisji klastra, którą menedżer kolejek utworzył dla konkretnego kanału nadawczego klastra (SYSTEM . CLUSTER . TRANSMIT . *channelName*). To, która kolejka jest domyślna, zależy od ustawienia atrybutu **DEFXMITQ** menedżera kolejek.

Wskazówka: Jeśli nie masz wyraźnej potrzeby nakładających się definicji, unikaj ich, ponieważ mogą one prowadzić do skomplikowanych konfiguracji, które są trudne do zrozumienia.

Sposób przełączania kanału nadawczego klastra na inną kolejkę transmisjiową

Aby zmienić powiązanie kanałów nadawczych klastra z kolejkami transmisji klastra, należy w dowolnym momencie zmienić parametr **CLCHNAME** dowolnej kolejki transmisji lub parametr **DEFCLXQ** menedżera kolejek. Nic się nie dzieje natychmiast. Zmiany są wprowadzane tylko po uruchomieniu kanału. Po uruchomieniu sprawdza, czy przesyłanie komunikatów z tej samej kolejki transmisji jest kontynuowane. Trzy rodzaje zmian modyfikują powiązanie kanału nadawczego klastra z kolejką transmisji.

1. Ponowne zdefiniowanie parametru **CLCHNAME** kolejki transmisji powoduje, że kanał nadawczy klastra jest obecnie powiązany z mniejszą lub wartością pustą, lub usuwając kolejkę transmisji klastra, gdy kanał jest zatrzymany.

Niektóre inne kolejki transmisji klastra mogą teraz być lepiej dopasowane do nazwy kanału. Jeśli żadna inna kolejka transmisji nie jest zgodna z nazwą kanału nadawczego klastra, powiązanie musi powrócić do domyślnej kolejki transmisji.

2. Ponownie definiując parametr **CLCHNAME** dowolnej innej kolejki transmisji klastra lub dodając kolejkę transmisji klastra.

Parametr **CLCHNAME** innej kolejki transmisji może teraz być lepszym dopasowaniem dla kanału nadawczego klastra niż kolejka transmisji, z którą jest obecnie powiązany kanał nadawczy klastra. Jeśli kanał nadawczy klastra jest obecnie powiązany z domyślną kolejką transmisji klastra, może on zostać powiązany z ręcznie zdefiniowaną kolejką transmisji klastra.

3. Jeśli kanał nadawczy klastra jest obecnie powiązany z domyślną kolejką transmisji klastra, należy zmienić parametr menedżera kolejek produktu **DEFCLXQ** .

Jeśli powiązanie kanału nadawczego klastra zmieni się, po uruchomieniu kanału przełącza swoje powiązanie do nowej kolejki transmisji. W przełączniku zapewnia, że żadne komunikaty nie zostaną utracone. Komunikaty są przesyłane do nowej kolejki transmisji w kolejności, w jakiej kanał przekazywałby komunikaty do zdalnego menedżera kolejek.

Zapamiętaj: We wspólnych z każdym przestaniem komunikatów w klastrze należy umieścić komunikaty w grupach, aby zapewnić, że komunikaty, które muszą zostać dostarczone w celu dostarczenia w kolejności, są dostarczane w porządku. W rzadkich przypadkach komunikaty mogą być wysyłane poza kolejną w klastrze.

Proces przełączania przechodzi przez następujące kroki transakcyjne. Jeśli proces przełączania zostanie przerwany, bieżący krok transakcji zostanie wznowiony, gdy kanał zostanie ponownie zrestartowany.

Krok 1-Przetwarzanie komunikatów z oryginalnej kolejki transmisji

Kanał nadawczy klastra jest powiązany z nową kolejką transmisji, którą może współużytkować z innymi kanałami nadawczym klastra. Komunikaty dla kanału nadawczego klastra nadal są umieszczane w oryginalnej kolejce transmisji. Przejściowy proces przetaczania przenosi komunikaty z oryginalnej kolejki transmisji do nowej kolejki transmisji. Kanał wysyłający klastry przekazuje komunikaty z nowej kolejki transmisji do kanału odbierającego klastry. Status kanału wskazuje kanał nadawczy klastra, który jest nadal powiązany ze starą kolejką transmisji.

Proces przetaczania kontynuuje przesyłanie również nowo nadeślanych komunikatów. Ten krok jest kontynuowany aż do momentu, gdy liczba pozostałych komunikatów, które mają zostać przekazane przez proces przetaczania, osiągnie wartość zero. Gdy liczba komunikatów osiągnie wartość zero, procedura przechodzi do kroku 2.

Podczas kroku 1 aktywność dysku dla kanału wzrasta. Komunikaty trwałe są zatwierdzane z pierwszej kolejki transmisji i do drugiej kolejki transmisji. To działanie dysku jest uzupełnione komunikatami, które są zatwierdzane, gdy są umieszczane w kolejce transmisji i usuwane z kolejki transmisji w ramach przesyłania komunikatów normalnie. W idealnym przypadku nie pojawiają się żadne komunikaty w trakcie procesu przetaczania, dlatego przejście może odbywać się tak szybko, jak to możliwe. Jeśli nadejdą komunikaty, są one przetwarzane przez proces przetaczania.

Krok 2-Przetwarzanie komunikatów z nowej kolejki transmisji

Gdy tylko żadne komunikaty nie pozostaną w oryginalnej kolejce transmisji dla kanału nadawczego klastra, nowe komunikaty są umieszczane bezpośrednio w nowej kolejce transmisji. Status kanału pokazuje, że kanał nadawczy klastra jest powiązany z nową kolejką transmisji. Do dziennika błędów menedżera kolejek zapisywany jest następujący komunikat: " AMQ7341 Kolejka transmisji dla kanału *ChannelName* to *QueueName* ."

Wiele kolejek transmisji klastra i atrybutów kolejki transmisji klastra

Istnieje możliwość wyboru przekazywania komunikatów klastra do różnych menedżerów kolejek przechowujących komunikaty w pojedynczej kolejce transmisji klastra lub w wielu kolejkach. W przypadku jednej kolejki istnieje jeden zestaw atrybutów kolejki transmisji klastra do ustawienia i zapytania; w przypadku wielu kolejek istnieje wiele zestawów. W przypadku niektórych atrybutów, posiadanie wielu zestawów jest zaletą: na przykład zapytanie o głębokość kolejki informuje, ile komunikatów oczekuje na przekazanie przez jeden lub zestaw kanałów, a nie przez wszystkie kanały. W przypadku innych atrybutów, posiadanie wielu zestawów jest wadą: na przykład, prawdopodobnie nie chcesz konfigurować tych samych uprawnień dostępu dla każdej kolejki transmisji klastra. Z tego powodu uprawnienia dostępu są zawsze sprawdzane pod kątem profilu dla `SYSTEM.CLUSTER.TRANSMIT.QUEUE`, a nie dla profili dla określonej kolejki transmisji klastra. Jeśli chcesz zastosować bardziej szczegółowe sprawdzenia zabezpieczeń, zapoznaj się z [kontrolą dostępu i wieloma kolejkami transmisji klastra](#).

Wiele kanałów nadawczych klastra i wiele kolejek transmisji

Menedżer kolejek przechowuje komunikat w kolejce transmisji klastra przed przekazaniem go w kanale nadawczym klastra. Wybiera kanał nadawczy klastra, który jest połączony z miejscem docelowym dla komunikatu. Może on mieć wybór kanałów nadawczych klastra, które łączą się z tym samym miejscem docelowym. Miejscem docelowym może być ta sama kolejka fizyczna, połączona przez wiele kanałów wysyłających klastry z pojedynczym menedżerem kolejek. Miejscem docelowym może być także wiele kolejek fizycznych o tej samej nazwie kolejki, udostępnianych w różnych menedżerach kolejek w tym samym klastrze. Jeśli istnieje możliwość wyboru kanałów nadawczych klastra podłączonych do miejsca docelowego, algorytm równoważenia obciążenia wybiera jeden. Wybór zależy od wielu czynników. Patrz sekcja [Algorytm zarządzania obciążeniem klastra](#).

W produkcie [Rysunek 40 na stronie 292](#), `CL1.QM1`, `CL1.QM2` i `CS.QM1` są to wszystkie kanały, które mogą prowadzić do tego samego miejsca docelowego. For example, if you define `Q1` in `CL1` on `QM1` and `QM2` then `CL1.QM1` and `CL1.QM2` both provide routes to the same destination, `Q1`, on two different queue managers. Jeśli kanał `CS.QM1` znajduje się również w `CL1`, to jest to kanał, który może przyjąć komunikat dla `Q1`. Przynależność do klastra produktu `CS.QM1` może być zdefiniowana przez listę nazw klastrów, dlatego nazwa kanału nie zawiera nazwy klastra w jego budowie. W zależności od parametrów


równoważenia obciążenia i aplikacji wysyłającej niektóre komunikaty dla Q1 mogą być umieszczane w każdej z kolejek transmisji, XMITQ.CL1.QM1, XMITQ.CL1 i SYSTEM.CLUSTER.TRANSMIT.CS.QM1.

Jeśli planowane jest rozdzielenie ruchu komunikatów, tak aby komunikaty dla tego samego miejsca docelowego nie współużytkowały kolejek lub kanałów z komunikatami dla różnych miejsc docelowych, należy rozważyć, w jaki sposób należy najpierw podzielić ruch na różne kanały nadawcze klastra, a następnie jak oddzielić komunikaty dla konkretnego kanału w innej kolejce transmisji. Kolejki klastra w tym samym klastrze, w tym samym menedżerze kolejek, zwykle współużytkuje te same kanały klastra. Sama definiowanie wielu kolejek transmisji klastra nie jest wystarczająca do rozdzielania ruchu komunikatów klastra na różne kolejki. Jeśli komunikaty dla różnych kolejek docelowych nie zostaną rozdzielone na różne kanały, komunikaty współużytkuje tę samą kolejkę transmisji klastra.

Prostym sposobem rozdzielania kanałów, które są wysyłane przez komunikaty, jest utworzenie wielu klastrów. W dowolnym menedżerze kolejek w każdym klastrze zdefiniuj tylko jedną kolejkę klastra. Następnie, jeśli dla każdego połączenia klastra/menedżera kolejek zostanie zdefiniowany inny kanał odbiorczy klastra, komunikaty dla każdej kolejki klastra nie będą współużytkować kanału klastra z komunikatami dla innych kolejek klastra. Jeśli dla kanałów klastra zostaną zdefiniowane oddzielne kolejki transmisji, wysyłający menedżer kolejek przechowuje komunikaty tylko dla jednej kolejki klastra w każdej kolejce transmisji. Na przykład, jeśli dwie kolejki klastra mają nie współużytkować zasobów, można je umieścić w różnych klastrach w tym samym menedżerze kolejek lub w różnych menedżerach kolejek w tym samym klastrze.

Wybór kolejki transmisji klastra nie ma wpływu na algorytm równoważenia obciążenia. Algorytm równoważenia obciążenia wybiera kanał wysyłający klastry w celu przekazania komunikatu. Umieszcza komunikat w kolejce transmisji, która jest obsługiwana przez ten kanał. Jeśli algorytm równoważenia obciążenia zostanie wywołany w celu ponownego wybrania, na przykład jeśli kanał zostanie zatrzymany, może być w stanie wybrać inny kanał, aby przekazać komunikat. Jeśli zostanie wybrany inny kanał, a nowy kanał przekazuje komunikaty z innej kolejki transmisji klastra, algorytm równoważenia obciążenia przekazuje komunikat do innej kolejki transmisji.

W programie Rysunek 40 na stronie 292 dwa kanały nadawcze klastrów, CS.QM1 i CS.QM2, są powiązane z domyślną kolejką transmisji systemu. Gdy algorytm równoważenia obciążenia zapisuje komunikat w produkcie SYSTEM.CLUSTER.TRANSMIT.QUEUE lub w innej kolejce transmisji klastra, nazwa kanału nadawczego klastra, który ma przekazać komunikat, jest zapisywany w identyfikatorze korelacji komunikatu. Każdy kanał przekazuje tylko te komunikaty, które są zgodne z identyfikatorem korelacji z nazwą kanału.



Rysunek 40. Wiele kanałów nadajnika klastrów

Jeśli program CS.QM1 zostanie zatrzymany, sprawdzane są komunikaty w kolejce transmisji dla tego kanału nadawczego klastra. Te komunikaty, które mogą być przekazywane przez inny kanał, są ponownie przetwarzane przez algorytm równoważenia obciążenia. Ich identyfikator korelacji jest resetowany do alternatywnej nazwy kanału nadawczego klastra. Jeśli alternatywnym kanałem nadawczym klastra jest CS.QM2, komunikat pozostaje w wersji SYSTEM.CLUSTER.TRANSMIT.QUEUE. Jeśli alternatywnym kanałem jest CL1.QM1, algorytm równoważenia obciążenia przekazuje komunikat do produktu

XMITQ . CL1 . QM1. Gdy kanał wysyłający klastry jest restartowany, nowe komunikaty i komunikaty, które nie zostały oznaczone dla innego kanału nadawczego klastra, są ponownie przesyłane przez kanał.

Istnieje możliwość zmiany powiązania między kolejkami transmisji a kanałami nadawczym klastra w działającym systemie. Można zmienić parametr **CLCHNAME** w kolejce transmisji lub zmienić parametr menedżera kolejek produktu **DEFCLXQ** . Gdy kanał, na który ma wpływ zmiana zostanie zrestartowany, uruchamia proces przełączania kolejki transmisji. Patrz [“Sposób przełączania kanału nadawczego klastra na inną kolejkę transmisyjową”](#) na stronie 290.

Proces przełączania kolejki transmisji rozpoczyna się po zrestartowaniu kanału. Proces równoważenia obciążenia jest uruchamiany, gdy kanał jest zatrzymany. Oba procesy mogą być uruchamiane równolegle.

Przypadek prosty polega na tym, że zatrzymanie kanału nadawczego klastra nie powoduje zmiany procesu równoważenia w celu zmiany kanału nadawczego klastra, który ma przekazywać wszystkie komunikaty w kolejce. Ta sprawa dotyczy sytuacji, gdy żaden inny kanał wysyłający klastry nie może przekazać komunikatów do właściwego miejsca docelowego. Jeśli żaden alternatywny kanał nadawczy klastra nie przekazuje komunikatów do miejsca docelowego, komunikaty pozostają oznaczone flagą dla tego samego kanału nadawczego klastra po zatrzymaniu kanału nadawczego klastra. Gdy kanał jest uruchamiany, jeśli przełącznik jest w toku, procesy przełączające przenoszą komunikaty do innej kolejki transmisji, w której są przetwarzane przez ten sam kanał nadawczy klastra.

Bardziej złożony przypadek dotyczy sytuacji, w której więcej niż jeden kanał wysyłający klastry może przetwarzać niektóre komunikaty w tym samym miejscu docelowym. Należy zatrzymać i zrestartować kanał wysyłający klastry w celu wyzwolenia przełącznika kolejki transmisji. W wielu przypadkach, do momentu zrestartowania kanału, algorytm równoważenia obciążenia już przeniósł komunikaty z oryginalnej kolejki transmisji do różnych kolejek nadawczych obsługiwanych przez różne kanały nadawcze klastra. Tylko te komunikaty, które nie mogą być przekazywane przez inny kanał wysyłający klastry, pozostają do przesłania do nowej kolejki transmisji. W niektórych przypadkach, jeśli kanał zostanie szybko zrestartowany, niektóre komunikaty, które mogą zostać przesłane przez algorytm równoważenia obciążenia, pozostaną. W takim przypadku niektóre pozostałe komunikaty są przełączane przez proces równoważenia obciążenia, a niektóre przez proces przełączania kolejki transmisji.

Pojęcia pokrewne

[Kanały klastra](#)

[“Obliczanie wielkości dziennika”](#) na stronie 620

Szacowanie wielkości dziennika, którego potrzebuje menedżer kolejek.

Zadania pokrewne

[Łączenie w klastry: Izolacja aplikacji przy użyciu wielu kolejek transmisji klastra](#)

[Łączenie w klastry: planowanie konfigurowania kolejek transmisji klastra](#)

[“Tworzenie dwóch nakładających się klastrów z menedżerem kolejek bramy”](#) na stronie 332

Postępuj zgodnie z instrukcjami w zadaniu, aby utworzyć nakładające się klastry z menedżerem kolejek bramy. Klastry służą jako punkt początkowy dla następujących przykładów izolowania komunikatów do jednej aplikacji od komunikatów do innych aplikacji w klastrze.

[“Dodawanie menedżera kolejek do klastra: oddzielne kolejki transmisji”](#) na stronie 307

Wykonaj poniższe instrukcje, aby dodać menedżera kolejek do utworzonego klastra. Komunikaty do kolejek klastra i tematów są przesyłane za pomocą wielu kolejek transmisji klastra.

[“Dodawanie kolejki wyjściowej klastra w celu izolowania ruchu komunikatów klastra wysłanego z menedżera kolejek bramy”](#) na stronie 339

Należy zmodyfikować konfigurację nakładających się klastrów, które korzystają z menedżera kolejek bramy. Po przesłaniu komunikatów o modyfikacjach do aplikacji z menedżera kolejek bramy bez użycia tej samej kolejki transmisji lub kanałów, co inne komunikaty klastra. Rozwiązanie korzysta z dodatkowej kolejki transmisji klastra w celu rozdzielenia ruchu komunikatów do jednego menedżera kolejek w klastrze.

[“Dodawanie klastra i kolejki wyjściowej klastra w celu izolowania ruchu komunikatów klastra wysłanego z menedżera kolejek bramy”](#) na stronie 343

Należy zmodyfikować konfigurację nakładających się klastrów, które korzystają z menedżera kolejek bramy. Po przesłaniu komunikatów o modyfikacjach do aplikacji z menedżera kolejek bramy bez użycia

tej samej kolejki transmisji lub kanałów, co inne komunikaty klastra. Rozwiązanie korzysta z dodatkowego klastra w celu zlokalizowania komunikatów w określonej kolejce klastra.

Konfigurowanie nowego klastra

Wykonaj poniższe instrukcje, aby skonfigurować przykładowy klaster. W oddzielnych instrukcjach opisano konfigurowanie klastra w protokole TCP/IP, LU 6.2 oraz z pojedynczą kolejką transmisji lub wieloma kolejkami transmisyjnymi. Przetestuj działanie klastra, wysyłając komunikat z jednego menedżera kolejek do drugiego.


Zanim rozpoczniesz

- Zamiast poniższych instrukcji można użyć jednego z kreatorów dostarczonych razem z programem IBM MQ Explorer w celu utworzenia klastra, takiego jak ten utworzony przez to zadanie. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder Klastry menedżera kolejek, a następnie kliknij opcję **Nowy > Klaster menedżera kolejek**, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w kreatorze.
- Informacje podstawowe, które umożliwiają zrozumienie kroków podjętych w celu skonfigurowania klastra, zawiera sekcja [“Definiowanie kolejek klastra”](#) na stronie 282, [Kanały klastra](#) i [Programy nastuchujące](#).

O tym zadaniu

Konfigurowasz nową sieć produktu IBM MQ dla sklepu łańcuchowego. Sklep ma dwa oddziały, jeden w Londynie i jeden w Nowym Jorku. Dane i aplikacje dla każdego sklepu są udostępniane przez systemy działające w oddzielnych menedżerach kolejek. Dwa menedżery kolejek są nazywane LONDON i NEWYORK. Aplikacja spisywania zasobów jest uruchamiana w systemie w Nowym Jorku, połączonym z menedżerem kolejek NEWYORK. Aplikacja jest sterowana przez nadejście komunikatów w kolejce produktu INVENTQ udostępnianej przez produkt NEWYORK. Dwa menedżery kolejek, LONDON i NEWYORK, mają być połączone w klastrze o nazwie INVENTORY, dzięki czemu oba te menedżery mogą umieszczać komunikaty w INVENTQ.

Wygląda to tak, jak w przypadku tego



klastra:

Każdy menedżer kolejek w klastrze można skonfigurować w taki sposób, aby wysyłał komunikaty do innych menedżerów kolejek w klastrze przy użyciu różnych kolejek transmisji klastra.

Instrukcje dotyczące konfigurowania klastra różnią się w zależności od protokołu transportowego, liczby kolejek transmisji lub platformy. Masz wybór trzech kombinacji. Procedura weryfikacji pozostaje taka sama dla wszystkich kombinacji.

INVENTORY to mały klastr. Jest to jednak przydatne jako dowód koncepcji. Ważne, aby zrozumieć ten klastr, jest to zakres, który oferuje do przyszłego rozszerzenia.

Procedura

- [“Konfigurowanie klastra przy użyciu protokołu TCP/IP z pojedynczą kolejką transmisji na menedżera kolejek” na stronie 295](#)
- [“Konfigurowanie klastra w protokole TCP/IP z użyciem wielu kolejek transmisji na menedżera kolejek” na stronie 298](#)
- [“Konfigurowanie klastra za pomocą jednostki logicznej 6.2 w systemie z/OS” na stronie 301](#)
- [“Weryfikowanie klastra” na stronie 304](#)

Pojęcia pokrewne

[Klastry](#)

[Porównanie grupowania i rozproszonego kolejkowania](#)

[Komponenty klastra](#)

Zadania pokrewne

[“Konfigurowanie klastra menedżera kolejek” na stronie 281](#)

Klastry udostępniają mechanizm służący do łączenia menedżerów kolejek w sposób, który upraszcza zarówno początkową konfigurację, jak i bieżące zarządzanie. Można definiować komponenty klastra oraz tworzyć klastry i zarządzać nimi.

Konfigurowanie klastra przy użyciu protokołu TCP/IP z pojedynczą kolejką transmisji na menedżera kolejek


Jest to jeden z trzech tematów opisujących różne konfiguracje dla prostego klastra.

Zanim rozpoczniesz

Przegląd tworzonego klastra można znaleźć w sekcji [“Konfigurowanie nowego klastra” na stronie 294](#).

Atrybut menedżera kolejek **DEFCLXQ** musi być pozostawiony jako wartość domyślna SCTQ.

O tym zadaniu

Wykonaj następujące czynności, aby skonfigurować klastr w systemie [Wiele platform](#) przy użyciu protokołu transportowego TCP/IP.  W systemie z/OS należy postępować zgodnie z instrukcjami w sekcji [“Definiowanie połączenia TCP w systemie z/OS” na stronie 952](#), aby skonfigurować połączenie TCP/IP, a nie definiować obiekty nastuchiwania w kroku [“4” na stronie 296](#). W przeciwnym razie kroki są takie same dla produktu z/OS, ale komunikaty o błędach są zapisywane w konsoli, a nie w dzienniku błędów menedżera kolejek.

Procedura

1. Zdecyduj o organizacji klastra i jego nazwie.

Podjęto decyzję o połączeniu dwóch menedżerów kolejek, LONDON i NEWYORK, do klastra. Klastr z tylko dwoma menedżerami kolejek oferuje tylko marginalne korzyści w sieci, która ma używać kolejkowania rozproszonego. Jest to dobry sposób na rozpoczęcie i zapewnia możliwość przyszłej ekspansji. Po otwarciu nowych gałęzi sklepu możliwe jest łatwe dodanie nowych menedżerów kolejek do klastra. Dodanie nowych menedżerów kolejek nie zakłóci istniejącej sieci. Patrz [“Dodawanie menedżera kolejek do klastra” na stronie 305](#).

Na razie jedyną aplikacją, która jest uruchomiona, jest aplikacja magazynowa. Nazwa klastra to INVENTORY.

2. Zdecyduj, które menedżery kolejek mają być przechowywane w pełnych repozytoriach.

W każdym klastrze należy wyznaczyć co najmniej jednego menedżera kolejek, a najlepiej dwa, w celu przechowywania pełnych repozytoriów. W tym przykładzie istnieją tylko dwa menedżery kolejek, LONDON i NEWYORK, z których oba zawierają pełne repozytoria.

- a. Pozostałe kroki można wykonać w dowolnej kolejności.
- b. W miarę wykonywania kroków komunikaty ostrzegawcze mogą być zapisywane w dzienniku menedżera kolejek. Komunikaty są wynikiem brakujących definicji, które zostały jeszcze dodane.

Examples of the responses to the commands are shown in a box like this after each step in this task. These examples show the responses returned by IBM MQ for AIX. The responses vary on other platforms.

- c. Przed wykonaniem poniższych czynności należy upewnić się, że menedżery kolejek są uruchomione.

3. Zmień definicje menedżera kolejek, aby dodać definicje repozytorium.

W każdym menedżerze kolejek, który ma wstrzymać pełne repozytorium, zmień definicję menedżera kolejek lokalnych za pomocą komendy ALTER QMGR i podając atrybut REPOS :

```
ALTER QMGR REPOS(INVENTORY)
```

```
1 : ALTER QMGR REPOS(INVENTORY)
AMQ8005: IBM MQ queue manager changed.
```

Na przykład, jeśli wprowadzisz:

- a. runmqsc LONDON
- b. ALTER QMGR REPOS(INVENTORY)

Produkt LONDON został zmieniony na pełne repozytorium.

4. Zdefiniuj obiekty nasłuchiwania.

Zdefiniuj program nasłuchujący, który akceptuje żądania sieciowe od innych menedżerów kolejek dla każdego menedżera kolejek w klastrze. W menedżerach kolejek produktu LONDON wprowadź następującą komendę:

```
DEFINE LISTENER(LONDON_LS) TRPTYPE(TCP) CONTROL(QMGR)
```

Atrybut CONTROL zapewnia, że program nasłuchujący jest uruchamiany i zatrzymywane podczas działania menedżera kolejek.

Nasłuchiwanie nie jest uruchamiane, gdy jest zdefiniowane, dlatego musi być uruchamiane ręcznie przy użyciu następującej komendy MQSC:

```
START LISTENER(LONDON_LS)
```

Wprowadź podobne komendy dla wszystkich pozostałych menedżerów kolejek w klastrze, zmieniając nazwę nasłuchiwania dla każdego z nich.

Istnieje kilka sposobów definiowania tych obiektów nasłuchiwania, tak jak to pokazano na [Nasłuchiwach](#).

5. Zdefiniuj kanał CLUSRCVR dla menedżera kolejek produktu LONDON .

W każdym menedżerze kolejek w klastrze należy zdefiniować kanał odbiorczy klastra, na którym menedżer kolejek może odbierać komunikaty. Patrz [kanał odbiorczy klastra: CLUSRCVR](#) . Kanał CLUSRCVR definiuje nazwę połączenia menedżera kolejek. Nazwa połączenia jest przechowywana

w repozytoriach, gdzie inne menedżery kolejek mogą się do niego odwoływać. Słowo kluczowe CLUSTER wyświetla dostępność menedżera kolejek w celu odbierania komunikatów od innych menedżerów kolejek w klastrze.

W tym przykładzie nazwą kanału jest INVENTORY.LONDON, a nazwą połączenia (CONNNAME) jest adres sieciowy komputera, na którym rezyduje menedżer kolejek, który jest LONDON.CHSTORE.COM. Adres sieciowy może zostać wprowadzony jako alfanumeryczna nazwa DNS hosta lub adres IP w postaci dziesiętnej z kropkami IPv4. Na przykład: 192.0.2.0 lub IPv6 w postaci szesnastkowej, na przykład 2001:DB8:0204:acff:fe97:2c34:fde0:3485. Numer portu nie jest określony, więc używany jest port domyślny (1414).

```
DEFINE CHANNEL(INVENTORY.LONDON) CHLTYPE(CLUSRCVR) TRPTYPE(TCP)
CONNNAME(LONDON.CHSTORE.COM) CLUSTER(INVENTORY)
DESCR('TCP Cluster-receiver channel for queue manager LONDON')
```

```
1 : DEFINE CHANNEL(INVENTORY.LONDON) CHLTYPE(CLUSRCVR) TRPTYPE(TCP)
CONNNAME(LONDON.CHSTORE.COM) CLUSTER(INVENTORY)
DESCR('TCP Cluster-receiver channel for queue manager LONDON')
AMQ8014: WebSphere MQ channel created.
07/09/98 12:56:35 No repositories for cluster 'INVENTORY'
```

6. Zdefiniuj kanał CLUSRCVR dla menedżera kolejek produktu NEWYORK.

Jeśli program nastuchujący kanału używa portu domyślnego (zwykle jest to port 1414), a klastr nie zawiera menedżera kolejek w systemie z/OS, można pominąć parametr CONNNAME.

```
DEFINE CHANNEL(INVENTORY.NEWYORK) CHLTYPE(CLUSRCVR) TRPTYPE(TCP) CLUSTER(INVENTORY)
DESCR('TCP Cluster-receiver channel for queue manager NEWYORK')
```

7. Zdefiniuj kanał CLUSSDR w menedżerze kolejek produktu LONDON.

Użytkownik ręcznie definiuje kanał CLUSSDR z każdego pełnego menedżera kolejek repozytorium do każdego innego menedżera kolejek pełnego repozytorium w klastrze. Patrz: [kanał nadawczy klastra: CLUSSDR](#). W tym przypadku istnieją tylko dwa menedżery kolejek, z których oba zawierają pełne repozytoria. Każdy z nich potrzebuje ręcznie zdefiniowanego kanału CLUSSDR, który wskazuje na kanał CLUSRCVR zdefiniowany w innym menedżerze kolejek. Nazwy kanałów podane w definicjach CLUSSDR muszą być zgodne z nazwami kanałów w odpowiadających im definicjach CLUSRCVR. Gdy menedżer kolejek ma definicje zarówno dla kanału odbiorczego klastra, jak i kanału wysyłającego klastry w tym samym klastrze, uruchamiany jest kanał nadawczy klastra.

```
DEFINE CHANNEL(INVENTORY.NEWYORK) CHLTYPE(CLUSSDR) TRPTYPE(TCP)
CONNNAME(NEWYORK.CHSTORE.COM) CLUSTER(INVENTORY)
DESCR('TCP Cluster-sender channel from LONDON to repository at NEWYORK')
```

```
1 : DEFINE CHANNEL(INVENTORY.NEWYORK) CHLTYPE(CLUSSDR) TRPTYPE(TCP)
CONNNAME(NEWYORK.CHSTORE.COM) CLUSTER(INVENTORY)
DESCR('TCP Cluster-sender channel from LONDON to repository at NEWYORK')
AMQ8014: WebSphere MQ channel created.
07/09/98 13:00:18 Channel program started.
```

8. Zdefiniuj kanał CLUSSDR w menedżerze kolejek produktu NEWYORK.

```
DEFINE CHANNEL(INVENTORY.LONDON) CHLTYPE(CLUSSDR) TRPTYPE(TCP)
CONNNAME(LONDON.CHSTORE.COM) CLUSTER(INVENTORY)
DESCR('TCP Cluster-sender channel from NEWYORK to repository at LONDON')
```

9. Zdefiniuj kolejkę klastra INVENTQ

Zdefiniuj kolejkę INVENTQ w menedżerze kolejek produktu NEWYORK , określając słowo kluczowe CLUSTER .

```
DEFINE QLOCAL(INVENTQ) CLUSTER(INVENTORY)
```

```
1 : DEFINE QLOCAL(INVENTQ) CLUSTER(INVENTORY)
AMQ8006: WebSphere MQ queue created.
```

Słowo kluczowe CLUSTER powoduje, że kolejka jest reklamowana do klastra. Gdy tylko kolejka zostanie zdefiniowana, staje się ona dostępna dla innych menedżerów kolejek w klastrze. Mogą wysłać do niego komunikaty bez konieczności tworzenia dla niego definicji kolejki zdalnej.

Wszystkie definicje są kompletne. Na wszystkich platformach uruchom program nasłuchujący w każdym menedżerze kolejek. Program nasłuchujący oczekuje na przychodzące żądania sieciowe i uruchamia kanał odbiorczy klastra, gdy jest on potrzebny.

Co dalej

Teraz można przystąpić do [zweryfikowania klastra](#).

Zadania pokrewne

“[Konfigurowanie klastra w protokole TCP/IP z użyciem wielu kolejek transmisji na menedżera kolejek](#)” na stronie 298

Jest to jeden z trzech tematów opisujących różne konfiguracje dla prostego klastra.

“[Konfigurowanie klastra za pomocą jednostki logicznej 6.2 w systemie z/OS](#)” na stronie 301

Jest to jeden z tematów drzew opisujących różne konfiguracje dla prostego klastra.

Konfigurowanie klastra w protokole TCP/IP z użyciem wielu kolejek transmisji na menedżera kolejek

Jest to jeden z trzech tematów opisujących różne konfiguracje dla prostego klastra.

Zanim rozpocziesz

Przegląd tworzonego klastra można znaleźć w sekcji “[Konfigurowanie nowego klastra](#)” na stronie 294.

O tym zadaniu

Wykonaj następujące czynności, aby skonfigurować klaster w systemie [Wiele platform](#) przy użyciu protokołu transportowego TCP/IP. Menedżery kolejek repozytorium są skonfigurowane pod kątem używania innej kolejki transmisji klastra w celu wysyłania komunikatów do siebie oraz do innych menedżerów kolejek w klastrze. Jeśli do klastra zostaną dodane menedżery kolejek, które mają również korzystać z różnych kolejek transmisji, należy wykonać następujące czynności: “[Dodawanie menedżera kolejek do klastra: oddzielne kolejki transmisji](#)” na stronie 307.

Procedura

1. Zdecyduj o organizacji klastra i jego nazwie.

Podjęto decyzję o połączeniu dwóch menedżerów kolejek, LONDON i NEWYORK, do klastra. Klaster z tylko dwoma menedżerami kolejek oferuje tylko marginalne korzyści w sieci, która ma używać kolejkowania rozproszonego. Jest to dobry sposób na rozpoczęcie i zapewnia możliwość przyszłej ekspansji. Po otwarciu nowych gałęzi sklepu możliwe jest łatwe dodanie nowych menedżerów kolejek do klastra. Dodanie nowych menedżerów kolejek nie zakłóci istniejącej sieci. Patrz “[Dodawanie menedżera kolejek do klastra](#)” na stronie 305.

Na razie jedyną aplikacją, która jest uruchomiona, jest aplikacja magazynowa. Nazwa klastra to INVENTORY.

2. Zdecyduj, które menedżery kolejek mają być przechowywane w pełnych repozytoriach.

W każdym klastrze należy wyznaczyć co najmniej jednego menedżera kolejek, a najlepiej dwa, w celu przechowywania pełnych repozytoriów. W tym przykładzie istnieją tylko dwa menedżery kolejek, LONDON i NEWYORK, z których oba zawierają pełne repozytoria.

- a. Pozostałe kroki można wykonać w dowolnej kolejności.
- b. W miarę wykonywania kroków komunikaty ostrzegawcze mogą być zapisywane w dzienniku menedżera kolejek. Komunikaty są wynikiem brakujących definicji, które zostały jeszcze dodane.

```
Examples of the responses to the commands are shown in a box
like this after each step in this task.
These examples show the responses returned by IBM MQ for AIX.
The responses vary on other platforms.
```

- c. Przed wykonaniem poniższych czynności należy upewnić się, że menedżery kolejek są uruchomione.
3. Zmień definicje menedżera kolejek, aby dodać definicje repozytorium.

W każdym menedżerze kolejek, który ma wstrzymać pełne repozytorium, zmień definicję menedżera kolejek lokalnych za pomocą komendy ALTER QMGR i podając atrybut REPOS :

```
ALTER QMGR REPOS(INVENTORY)
```

```
1 : ALTER QMGR REPOS(INVENTORY)
AMQ8005: IBM MQ queue manager changed.
```

Na przykład, jeśli wprowadzisz:

- a. runmqsc LONDON
- b. ALTER QMGR REPOS(INVENTORY)

Produkt LONDON został zmieniony na pełne repozytorium.

4. Zmień definicje menedżera kolejek, aby utworzyć oddzielne kolejki transmisji klastra dla każdego miejsca docelowego.

```
ALTER QMGR DEFCLXQ(CHANNEL)
```

W każdym menedżerze kolejek, który jest dodawany do klastra, zdecyduj, czy mają być używane oddzielne kolejki transmisji. Zapoznaj się z tematami [“Dodawanie menedżera kolejek do klastra”](#) na stronie 305 i [“Dodawanie menedżera kolejek do klastra: oddzielne kolejki transmisji”](#) na stronie 307.

5. Zdefiniuj obiekty nastuchiwania.

Zdefiniuj program nastuchujący, który akceptuje żądania sieciowe od innych menedżerów kolejek dla każdego menedżera kolejek w klastrze. W menedżerach kolejek produktu LONDON wprowadź następującą komendę:

```
DEFINE LISTENER(LONDON_LS) TRPTYPE(TCP) CONTROL(QMGR)
```

Atrybut CONTROL zapewnia, że program nastuchujący jest uruchamiany i zatrzymywane podczas działania menedżera kolejek.

Nastuchiwanie nie jest uruchamiane, gdy jest zdefiniowane, dlatego musi być uruchamiane ręcznie przy użyciu następującej komendy MQSC:

```
START LISTENER(LONDON_LS)
```

Wprowadź podobne komendy dla wszystkich pozostałych menedżerów kolejek w klastrze, zmieniając nazwę nastuchiwania dla każdego z nich.

Istnieje kilka sposobów definiowania tych obiektów nastuchiwania, tak jak to pokazano na [Nastuchiwaczach](#).

6. Zdefiniuj kanał CLUSRCVR dla menedżera kolejek produktu LONDON .

W każdym menedżerze kolejek w klastrze należy zdefiniować kanał odbiorczy klastra, na którym menedżer kolejek może odbierać komunikaty. Patrz [kanał odbiorczy klastra: CLUSRCVR](#) . Kanał CLUSRCVR definiuje nazwę połączenia menedżera kolejek. Nazwa połączenia jest przechowywana w repozytoriach, gdzie inne menedżery kolejek mogą się do niego odwoływać. Słowo kluczowe CLUSTER wyświetla dostępność menedżera kolejek w celu odbierania komunikatów od innych menedżerów kolejek w klastrze.

W tym przykładzie nazwą kanału jest INVENTORY . LONDON, a nazwą połączenia (CONNAME) jest adres sieciowy komputera, na którym rezyduje menedżer kolejek, który jest LONDON . CHSTORE . COM. Adres sieciowy może zostać wprowadzony jako alfanumeryczna nazwa DNS hosta lub adres IP w postaci dziesiętnej z kropkami IPv4 . Na przykład: 192 . 0 . 2 . 0 lub IPv6 w postaci szesnastkowej, na przykład 2001 : DB8 : 0204 : acff : fe97 : 2c34 : fde0 : 3485. Numer portu nie jest określony, więc używany jest port domyślny (1414).

```
DEFINE CHANNEL(INVENTORY.LONDON) CHLTYPE(CLUSRCVR) TRPTYPE(TCP)
CONNAME(LONDON.CHSTORE.COM) CLUSTER(INVENTORY)
DESCR('TCP Cluster-receiver channel for queue manager LONDON')
```

```
1 : DEFINE CHANNEL(INVENTORY.LONDON) CHLTYPE(CLUSRCVR) TRPTYPE(TCP)
CONNAME(LONDON.CHSTORE.COM) CLUSTER(INVENTORY)
DESCR('TCP Cluster-receiver channel for queue manager LONDON')
AMQ8014: WebSphere MQ channel created.
07/09/98 12:56:35 No repositories for cluster 'INVENTORY'
```

7. Zdefiniuj kanał CLUSRCVR dla menedżera kolejek produktu NEWYORK .

Jeśli program nastuchujący kanału używa portu domyślnego (zwykle jest to port 1414), a klastr nie zawiera menedżera kolejek w systemie z/OS, można pominąć parametr CONNAME .

```
DEFINE CHANNEL(INVENTORY.NEWYORK) CHLTYPE(CLUSRCVR) TRPTYPE(TCP) CLUSTER(INVENTORY)
DESCR('TCP Cluster-receiver channel for queue manager NEWYORK')
```

8. Zdefiniuj kanał CLUSSDR w menedżerze kolejek produktu LONDON .

Użytkownik ręcznie definiuje kanał CLUSSDR z każdego pełnego menedżera kolejek repozytorium do każdego innego menedżera kolejek pełnego repozytorium w klastrze. Patrz: [kanał nadawczy klastra: CLUSSDR](#) . W tym przypadku istnieją tylko dwa menedżery kolejek, z których oba zawierają pełne repozytoria. Każdy z nich potrzebuje ręcznie zdefiniowanego kanału CLUSSDR , który wskazuje na kanał CLUSRCVR zdefiniowany w innym menedżerze kolejek. Nazwy kanałów podane w definicjach CLUSSDR muszą być zgodne z nazwami kanałów w odpowiadających im definicjach CLUSRCVR . Gdy menedżer kolejek ma definicje zarówno dla kanału odbiorczego klastra, jak i kanału wysyłającego klastry w tym samym klastrze, uruchamiany jest kanał nadawczy klastra.

```
DEFINE CHANNEL(INVENTORY.NEWYORK) CHLTYPE(CLUSSDR) TRPTYPE(TCP)
CONNAME(NEWYORK.CHSTORE.COM) CLUSTER(INVENTORY)
DESCR('TCP Cluster-sender channel from LONDON to repository at NEWYORK')
```

```
1 : DEFINE CHANNEL(INVENTORY.NEWYORK) CHLTYPE(CLUSSDR) TRPTYPE(TCP)
CONNAME(NEWYORK.CHSTORE.COM) CLUSTER(INVENTORY)
DESCR('TCP Cluster-sender channel from LONDON to repository at NEWYORK')
AMQ8014: WebSphere MQ channel created.
07/09/98 13:00:18 Channel program started.
```

9. Zdefiniuj kanał CLUSSDR w menedżerze kolejek produktu NEWYORK .

```
DEFINE CHANNEL(INVENTORY.LONDON) CHLTYPE(CLUSSDR) TRPTYPE(TCP)
```

```
CONNNAME(LONDON.CHSTORE.COM) CLUSTER(INVENTORY)
DESCR('TCP Cluster-sender channel from NEWYORK to repository at LONDON')
```

10. Zdefiniuj kolejkę klastra INVENTQ

Zdefiniuj kolejkę INVENTQ w menedżerze kolejek produktu NEWYORK , określając słowo kluczowe CLUSTER .

```
DEFINE QLOCAL(INVENTQ) CLUSTER(INVENTORY)
```

```
1 : DEFINE QLOCAL(INVENTQ) CLUSTER(INVENTORY)
AMQ8006: WebSphere MQ queue created.
```

Słowo kluczowe CLUSTER powoduje, że kolejka jest reklamowana do klastra. Gdy tylko kolejka zostanie zdefiniowana, staje się ona dostępna dla innych menedżerów kolejek w klastrze. Mogą wysłać do niego komunikaty bez konieczności tworzenia dla niego definicji kolejki zdalnej.

Wszystkie definicje są kompletne. Na wszystkich platformach uruchom program nasłuchujący w każdym menedżerze kolejek. Program nasłuchujący oczekuje na przychodzące żądania sieciowe i uruchamia kanał odbiorczy klastra, gdy jest on potrzebny.

Co dalej

Teraz można przystąpić do [zweryfikowania klastra](#).

Zadania pokrewne

[“Konfigurowanie klastra przy użyciu protokołu TCP/IP z pojedynczą kolejką transmisji na menedżera kolejek”](#) na stronie 295

Jest to jeden z trzech tematów opisujących różne konfiguracje dla prostego klastra.

[“Konfigurowanie klastra za pomocą jednostki logicznej 6.2 w systemie z/OS”](#) na stronie 301

Jest to jeden z tematów drzew opisujących różne konfiguracje dla prostego klastra.

Konfigurowanie klastra za pomocą jednostki logicznej 6.2 w systemie z/OS

Jest to jeden z tematów drzew opisujących różne konfiguracje dla prostego klastra.

Zanim rozpoczniesz

Przegląd tworzonego klastra można znaleźć w sekcji [“Konfigurowanie nowego klastra”](#) na stronie 294.

Procedura

1. Zdecyduj o organizacji klastra i jego nazwie.

Podjęto decyzję o połączeniu dwóch menedżerów kolejek, LONDON i NEWYORK, do klastra. Klaster z tylko dwoma menedżerami kolejek oferuje tylko marginalne korzyści w sieci, która ma używać kolejkowania rozproszonego. Jest to dobry sposób na rozpoczęcie i zapewnia możliwość przyszłej ekspansji. Po otwarciu nowych gałęzi sklepu możliwe jest łatwe dodanie nowych menedżerów kolejek do klastra. Dodanie nowych menedżerów kolejek nie zakłóci istniejącej sieci. Patrz [“Dodawanie menedżera kolejek do klastra”](#) na stronie 305.

Na razie jedyną aplikacją, która jest uruchomiona, jest aplikacja magazynowa. Nazwa klastra to INVENTORY.

2. Zdecyduj, które menedżery kolejek mają być przechowywane w pełnych repozytoriach.

W każdym klastrze należy wyznaczyć co najmniej jednego menedżera kolejek, a najlepiej dwa, w celu przechowywania pełnych repozytoriów. W tym przykładzie istnieją tylko dwa menedżery kolejek, LONDON i NEWYORK, z których oba zawierają pełne repozytoria.

- a. Pozostałe kroki można wykonać w dowolnej kolejności.

- b. W miarę wykonywania kroków komunikaty ostrzegawcze mogą być zapisywane w konsoli systemowej produktu z/OS . Komunikaty są wynikiem brakujących definicji, które zostały jeszcze dodane.
 - c. Przed wykonaniem poniższych czynności należy upewnić się, że menedżery kolejek są uruchomione.
3. Zmień definicje menedżera kolejek, aby dodać definicje repozytorium.

W każdym menedżerze kolejek, który ma wstrzymać pełne repozytorium, zmień definicję menedżera kolejek lokalnych za pomocą komendy ALTER QMGR i podając atrybut REPOS :

```
ALTER QMGR REPOS(INVENTORY)
```


```
1 : ALTER QMGR REPOS(INVENTORY)
AMQ8005: IBM MQ queue manager changed.
```

Na przykład, jeśli wprowadzisz:

- a. runmqsc LONDON
- b. ALTER QMGR REPOS(INVENTORY)

Produkt LONDON został zmieniony na pełne repozytorium.

4. Zdefiniuj obiekty nasłuchiwania.

 Patrz Inicjator kanału w systemach z/OS i [“Odbieranie na jednostce logicznej 6.2” na stronie 956.](#)

Nasłuchiwanie nie jest uruchamiane, gdy jest zdefiniowane, dlatego musi być uruchamiane ręcznie przy użyciu następującej komendy MQSC:

```
START LISTENER(LONDON_LS)
```

Wprowadź podobne komendy dla wszystkich pozostałych menedżerów kolejek w klastrze, zmieniając nazwę nasłuchiwania dla każdego z nich.

5. Zdefiniuj kanał CLUSRCVR dla menedżera kolejek produktu LONDON .

W każdym menedżerze kolejek w klastrze należy zdefiniować kanał odbiorczy klastra, na którym menedżer kolejek może odbierać komunikaty. Patrz [kanał odbiorczy klastra: CLUSRCVR](#) . Kanał CLUSRCVR definiuje nazwę połączenia menedżera kolejek. Nazwa połączenia jest przechowywana w repozytoriach, gdzie inne menedżery kolejek mogą się do niego odwoływać. Słowo kluczowe CLUSTER wyświetla dostępność menedżera kolejek w celu odbierania komunikatów od innych menedżerów kolejek w klastrze.

```
DEFINE CHANNEL(INVENTORY.LONDON) CHLTYPE(CLUSRCVR) TRPTYPE(LU62)
CONNNAME(LONDON.LUNAME) CLUSTER(INVENTORY)
MODENAME('#INTER') TPNAME('MQSERIES')
DESCR('LU62 Cluster-receiver channel for queue manager LONDON')
```

```
1 : DEFINE CHANNEL(INVENTORY.LONDON) CHLTYPE(CLUSRCVR) TRPTYPE(LU62)
CONNNAME(LONDON.LUNAME) CLUSTER(INVENTORY)
MODENAME('#INTER') TPNAME('MQSERIES')
DESCR('LU62 Cluster-receiver channel for queue manager LONDON')
AMQ8014: WebSphere MQ channel created.
07/09/98 12:56:35 No repositories for cluster 'INVENTORY'
```

6. Zdefiniuj kanał CLUSRCVR dla menedżera kolejek produktu NEWYORK .

```
DEFINE CHANNEL(INVENTORY.NEWYORK) CHLTYPE(CLUSRCVR) TRPTYPE(LU62)
CONNNAME(NEWYORK.LUNAME) CLUSTER(INVENTORY)
```

```
MODENAME('#INTER') TPNAME('MQSERIES')
DESCR('LU62 Cluster-receiver channel for queue manager NEWYORK')
```

7. Zdefiniuj kanał CLUSSDR w menedżerze kolejek produktu LONDON .

Użytkownik ręcznie definiuje kanał CLUSSDR z każdego pełnego menedżera kolejek repozytorium do każdego innego menedżera kolejek pełnego repozytorium w klastrze. Patrz: [kanał nadawczy klastra: CLUSSDR](#) . W tym przypadku istnieją tylko dwa menedżery kolejek, z których oba zawierają pełne repozytoria. Każdy z nich potrzebuje ręcznie zdefiniowanego kanału CLUSSDR , który wskazuje na kanał CLUSRCVR zdefiniowany w innym menedżerze kolejek. Nazwy kanałów podane w definicjach CLUSSDR muszą być zgodne z nazwami kanałów w odpowiadających im definicjach CLUSRCVR . Gdy menedżer kolejek ma definicje zarówno dla kanału odbiorczego klastra, jak i kanału wysyłającego klastry w tym samym klastrze, uruchamiany jest kanał nadawczy klastra.

```
DEFINE CHANNEL(INVENTORY.NEWYORK) CHLTYPE(CLUSSDR) TRPTYPE(LU62)
CONNAME(CPIC) CLUSTER(INVENTORY)
DESCR('LU62 Cluster-sender channel from LONDON to repository at NEWYORK')
```

```
1 : DEFINE CHANNEL(INVENTORY.NEWYORK) CHLTYPE(CLUSSDR) TRPTYPE(LU62)
CONNAME(NEWYORK.LUNAME) CLUSTER(INVENTORY)
MODENAME('#INTER') TPNAME('MQSERIES')
DESCR('LU62 Cluster-sender channel from LONDON to repository at NEWYORK')
AMQ8014: WebSphere MQ channel created.
07/09/98 13:00:18 Channel program started.
```

8. Zdefiniuj kanał CLUSSDR w menedżerze kolejek produktu NEWYORK .

```
DEFINE CHANNEL(INVENTORY.LONDON) CHLTYPE(CLUSSDR) TRPTYPE(LU62)
CONNAME(LONDON.LUNAME) CLUSTER(INVENTORY)
DESCR('LU62 Cluster-sender channel from NEWYORK to repository at LONDON')
```

9. Zdefiniuj kolejkę klastra INVENTQ

Zdefiniuj kolejkę INVENTQ w menedżerze kolejek produktu NEWYORK , określając słowo kluczowe CLUSTER .

```
DEFINE QLOCAL(INVENTQ) CLUSTER(INVENTORY)
```

```
1 : DEFINE QLOCAL(INVENTQ) CLUSTER(INVENTORY)
AMQ8006: WebSphere MQ queue created.
```

Słowo kluczowe CLUSTER powoduje, że kolejka jest reklamowana do klastra. Gdy tylko kolejka zostanie zdefiniowana, staje się ona dostępna dla innych menedżerów kolejek w klastrze. Mogą wysłać do niego komunikaty bez konieczności tworzenia dla niego definicji kolejki zdalnej.

Wszystkie definicje są kompletne. Na wszystkich platformach uruchom program nasłuchujący w każdym menedżerze kolejek. Program nasłuchujący oczekuje na przychodzące żądania sieciowe i uruchamia kanał odbiorczy klastra, gdy jest on potrzebny.

Co dalej

Teraz można przystąpić do [zweryfikowania klastra](#).

Zadania pokrewne

“[Konfigurowanie klastra przy użyciu protokołu TCP/IP z pojedynczą kolejką transmisji na menedżera kolejek](#)” na stronie 295

Jest to jeden z trzech tematów opisujących różne konfiguracje dla prostego klastra.

“[Konfigurowanie klastra w protokole TCP/IP z użyciem wielu kolejek transmisji na menedżera kolejek](#)” na stronie 298

Jest to jeden z trzech tematów opisujących różne konfiguracje dla prostego klastra.

Weryfikowanie klastra

Tematy równorzędne opisują trzy różne konfiguracje dla prostego klastra. W tym temacie opisano sposób weryfikowania klastra.

Zanim rozpoczniesz

W tym temacie założono, że weryfikujesz klastery utworzone za pomocą jednego z następujących zadań:

- [“Konfigurowanie klastra przy użyciu protokołu TCP/IP z pojedynczą kolejką transmisji na menedżera kolejek” na stronie 295.](#)
- [“Konfigurowanie klastra w protokole TCP/IP z użyciem wielu kolejek transmisji na menedżera kolejek” na stronie 298.](#)
- [“Konfigurowanie klastra za pomocą jednostki logicznej 6.2 w systemie z/OS” na stronie 301.](#)

Przegląd utworzonego klastra można znaleźć w sekcji [“Konfigurowanie nowego klastra” na stronie 294.](#)

O tym zadaniu

Klastery można sprawdzić w jeden lub więcej następujących sposobów:

1. Uruchamianie komend administracyjnych w celu wyświetlenia atrybutów klastra i kanału.
2. Uruchomienie programy przykładowej, aby wysyłać i odbierać komunikaty w kolejce klastra.
3. Napisz własne programy, aby wysłać komunikat z żądaniem do kolejki klastra i odpowiedzieć na komunikaty odpowiedzi do nieklastrowej kolejki odpowiedzi.

Procedura

Wydadaj komendy DISPLAY **runmqsc** , aby sprawdzić klastery.

Odpowiedzi, które widzisz, powinny być podobne do odpowiedzi w kolejnych krokach.

1. Z poziomu menedżera kolejek produktu NEWYORK uruchom komendę **DISPLAY CLUSQMGR** :

```
dis clusqmgr(*)
```

```
1 : dis clusqmgr(*)
AMQ8441: Display Cluster Queue Manager details.
CLUSQMGR(NEWYORK) CLUSTER(INVENTORY)
CHANNEL(INVENTORY.NEWYORK)
AMQ8441: Display Cluster Queue Manager details.
CLUSQMGR(LONDON) CLUSTER(INVENTORY)
CHANNEL(INVENTORY.LONDON)
```

2. Z poziomu menedżera kolejek produktu NEWYORK uruchom komendę **DISPLAY CHANNEL STATUS** :

```
dis chstatus(*)
```

```
1 : dis chstatus(*)
AMQ8417: Display Channel Status details.
CHANNEL(INVENTORY.NEWYORK) XMITQ( )
CONNAME(192.0.2.0) CURRENT
CHLTYPE(CLUSRCVR) STATUS(RUNNING)
RQMNAME(LONDON)
AMQ8417: Display Channel Status details.
CHANNEL(INVENTORY.LONDON) XMITQ(SYSTEM.CLUSTER.TRANSMIT.INVENTORY.LONDON)
CONNAME(192.0.2.1) CURRENT
CHLTYPE(CLUSSDR) STATUS(RUNNING)
RQMNAME(LONDON)
```

Wysyłanie komunikatów między dwoma menedżerami kolejek przy użyciu programu **amqspmt**.

3. W systemie LONDON uruchom komendę **amqspmt INVENTQ LONDON**.

Wpisz kilka komunikatów, po których następuje pusta linia.

4. W systemie NEWYORK uruchom komendę **amqsget INVENTQ NEWYORK**.

Zostaną wyświetlone komunikaty wprowadzone w programie LONDON. Po 15 sekundach program kończy działanie.

Wysyłaj komunikaty między dwoma menedżerami kolejek przy użyciu własnych programów.

W kolejnych krokach program LONDON umieszcza komunikat w INVENTQ w NEWYORK i odbiera odpowiedź w swojej kolejce LONDON_reply.

5. W systemie LONDON umieszczanie komunikatów w kolejce klastra.

- a) Zdefiniuj kolejkę lokalną o nazwie LONDON_reply.
- b) Ustaw opcje MQOPEN na MQOO_OUTPUT.
- c) Wydadaj komendę MQOPEN , aby otworzyć kolejkę INVENTQ.
- d) Ustaw nazwę *ReplyToQ* w deskrytorze komunikatu na wartość LONDON_reply.
- e) Wydadaj komendę MQPUT , aby umieścić komunikat.
- f) Zatwierdź wiadomość.

6. W systemie NEWYORK odebranie komunikatu w kolejce klastra i umieszczenie odpowiedzi w kolejce odpowiedzi.

- a) Ustaw opcje MQOPEN na MQOO_BROWSE.
- b) Wydadaj komendę MQOPEN , aby otworzyć kolejkę INVENTQ.
- c) Wywołaj wywołanie MQGET, aby pobrać komunikat z produktu INVENTQ.
- d) Pobierz nazwę *ReplyToQ* z deskryptora komunikatu.
- e) Nadaj nazwę *ReplyToQ* w polu *ObjectName* deskryptora obiektu.
- f) Ustaw opcje MQOPEN na MQOO_OUTPUT.
- g) Wydadaj komendę MQOPEN , aby otworzyć produkt LONDON_reply w menedżerze kolejek LONDON.
- h) Wydadaj komendę MQPUT , aby umieścić komunikat w produkcie LONDON_reply.

7. W systemie LONDON odbierz odpowiedź.

- a) Ustaw opcje MQOPEN na MQOO_BROWSE.
- b) Wydadaj komendę MQOPEN , aby otworzyć kolejkę LONDON_reply.
- c) Wydadaj komendę MQGET , aby pobrać komunikat z produktu LONDON_reply.

Dodawanie menedżera kolejek do klastra

Wykonaj poniższe instrukcje, aby dodać menedżera kolejek do utworzonego klastra. Komunikaty do kolejek klastra i tematów są przesyłane za pomocą pojedynczej kolejki transmisji klastra `SYSTEM.CLUSTER.TRANSMIT.QUEUE`.

Zanim rozpocznieš

Uwaga: W przypadku zmian w klastrze, które mają być propagowane w klastrze, musi być zawsze dostępne co najmniej jedno pełne repozytorium. Przed uruchomieniem tego zadania należy upewnić się, że repozytoria są dostępne.

Scenariusz:

- Klaster produktu INVENTORY jest skonfigurowany zgodnie z opisem w sekcji “Konfigurowanie nowego klastra” na stronie 294. Zawiera on dwa menedżery kolejek, LONDON i NEWYORK, które zawierają pełne repozytoria.
- Właścicielem menedżera kolejek PARIS jest instalacja podstawowa. Jeśli tak nie jest, należy uruchomić komendę **setmqenv** , aby skonfigurować środowisko komend dla instalacji, do której należy produkt PARIS .

- Połączenie TCP istnieje między wszystkimi trzema systemami, a menedżer kolejek jest skonfigurowany z programem nasłuchującym TCP, który uruchamia się pod kontrolą menedżera kolejek.

O tym zadaniu

1. W Paryżu zostanie ustawiona nowa gałąź sklepu łańcucha, a użytkownik chce dodać do klastra menedżer kolejek o nazwie PARIS .
2. Menedżer kolejek PARIS wysyła aktualizacje spisu zasobów do aplikacji uruchomionej w systemie w Nowym Jorku, umieszczając komunikaty w kolejce INVENTORY .

Aby dodać menedżera kolejek do klastra, należy wykonać następujące kroki.

Procedura

1. Zdecyduj, które pełne repozytorium PARIS odnosi się do pierwszego.

Każdy menedżer kolejek w klastrze musi odwoływać się do jednego lub innego pełnego repozytorium. Zbiera informacje na temat klastra z pełnego repozytorium i tworzy własne częściowe repozytorium. Wybierz jedną z repozytoriów jako repozytorium pełne. Gdy tylko nowy menedżer kolejek zostanie dodany do klastra, natychmiast dowiaduje się o tym również inne repozytorium. Informacje o zmianach w menedżerze kolejek są wysyłane bezpośrednio do dwóch repozytoriów. W tym przykładzie PARIS łączy się z menedżerem kolejek LONDON, wyłącznie z przyczyn geograficznych.

Uwaga: Wykonaj pozostałe kroki w dowolnej kolejności, po uruchomieniu menedżera kolejek PARIS .

2. Zdefiniuj kanał CLUSRCVR w menedżerze kolejek PARIS.

Każdy menedżer kolejek w klastrze musi definiować kanał odbiorczy klastra, na którym może odbierać komunikaty. W systemie PARIS zdefiniuj:

```
DEFINE CHANNEL(INVENTORY.PARIS) CHLTYPE(CLUSRCVR) TRPTYPE(TCP)
CONNAME(PARIS.CHSTORE.COM) CLUSTER(INVENTORY)
DESCR('Cluster-receiver channel for queue manager PARIS')
```

Kanał odbierający klastry reklamuje dostępność menedżera kolejek w celu odbierania komunikatów od innych menedżerów kolejek w klastrze INVENTORY. Nie należy wprowadzać definicji w innych menedżerach kolejek dla wysyłania końca do kanału odbierającego klastry INVENTORY . PARIS. Pozostałe definicje są automatycznie tworzone w razie potrzeby. Patrz: [Kanały klastra](#).

3. 

Uruchom inicjator kanału w systemie IBM MQ for z/OS.

4. Zdefiniuj kanał CLUSSDR w menedżerze kolejek PARIS.

W przypadku dodania do klastra menedżera kolejek, który nie jest pełnym repozytorium, należy zdefiniować tylko jeden kanał nadawczy klastra w celu nawiązania początkowego połączenia z pełnym repozytorium. Patrz: [kanał nadawczy klastra: CLUSSDR](#) .

W systemie PARIS wprowadź następującą definicję dla kanału CLUSSDR o nazwie INVENTORY . LONDON do menedżera kolejek z adresem sieciowym LONDON . CHSTORE . COM.

```
DEFINE CHANNEL(INVENTORY.LONDON) CHLTYPE(CLUSSDR) TRPTYPE(TCP)
CONNAME(LONDON.CHSTORE.COM) CLUSTER(INVENTORY)
DESCR('Cluster-sender channel from PARIS to repository at LONDON')
```

5. Opcjonalne: Jeśli dodajesz do klastra menedżera kolejek, który został wcześniej usunięty z tego samego klastra, sprawdź, czy jest on teraz wyświetlany jako element klastra. Jeśli nie, wykonaj następujące dodatkowe kroki:

- a) Wprowadź komendę **REFRESH CLUSTER** w dodawanej przez użytkownika menedżerze kolejek. Ten krok zatrzymuje kanały klastra i nadaje lokalnej pamięci podręcznej klastra nowy zestaw numerów kolejnych, które są zapewnione w celu zapewnienia aktualności w ramach pozostałej części klastra.


```
REFRESH CLUSTER(INVENTORY) REPOS(YES)
```

Uwaga: W przypadku dużych klastrów użycie komendy **REFRESH CLUSTER** może zakłócać działanie klastra podczas jej wykonywania oraz później co 27 dni, gdy obiekty klastra automatycznie wysyłają aktualizacje statusu do wszystkich odpowiednich menedżerów kolejek. Informacje na ten temat zawiera sekcja Odświeżanie dużego klastra może mieć wpływ na jego wydajność i dostępność.

- b) Restartowanie kanału CLUSSDR
(na przykład za pomocą komendy START CHANNEL).
- c) Zrestartuj kanał CLUSRCVR.

Wyniki

Na poniższym rysunku przedstawiono klaster, który został skonfigurowany przez to zadanie.



Rysunek 41. Klaster produktu INVENTORY z trzema menedżerami kolejek

Tworząc tylko dwie definicje, definicję CLUSRCVR i definicję CLUSSDR , dodaliśmy menedżera kolejek PARIS do klastra.

Teraz menedżer kolejek produktu PARIS dowiadyuje się z pełnego repozytorium produktu LONDON, że kolejka INVENTQ jest obsługiwana przez menedżer kolejek NEWYORK. Gdy aplikacja udostępniana przez system w Paryżu próbuje umieścić komunikaty w INVENTQ, program PARIS automatycznie definiuje kanał wysyłający klastry w celu nawiązania połączenia z kanałem odbiorczym klastra INVENTORY . NEWYORK. Aplikacja może odbierać odpowiedzi, gdy nazwa jego menedżera kolejek jest określona jako docelowy menedżer kolejek i udostępniona jest kolejka zwrotna.

Dodawanie menedżera kolejek do klastra: oddzielne kolejki transmisji

Wykonaj poniższe instrukcje, aby dodać menedżera kolejek do utworzonego klastra. Komunikaty do kolejek klastra i tematów są przesyłane za pomocą wielu kolejek transmisji klastra.

Zanim rozpoczniesz

- Menedżer kolejek nie jest elementem żadnego klastra.

- Klaster istnieje. Istnieje pełne repozytorium, z którym ten menedżer kolejek może się łączyć bezpośrednio, a repozytorium jest dostępne. Kroki tworzenia klastra znajdują się w sekcji [“Konfigurowanie nowego klastra”](#) na stronie 294.

O tym zadaniu

To zadanie jest alternatywą dla produktu [“Dodawanie menedżera kolejek do klastra”](#) na stronie 305, w którym menedżer kolejek dodaje się do klastra, który umieszcza komunikaty klastra w jednej kolejce transmisji.

W tym zadaniu użytkownik dodaje menedżer kolejek do klastra, który automatycznie tworzy oddzielne kolejki transmisji klastra dla każdego kanału nadawczego klastra.

Aby zachować małą liczbę definicji kolejek, domyślnie używana jest pojedyncza kolejka transmisji. Użycie oddzielnych kolejek transmisji jest korzystne, jeśli ma być monitorowany ruch przeznaczony dla różnych menedżerów kolejek i różnych klastrów. Możliwe jest również rozdzielenie ruchu do różnych miejsc docelowych w celu osiągnięcia celów związanych z izolacją lub wydajnością.

Procedura

1. Zmień domyślny typ kolejki transmisji kanału klastra.

Zmień menedżer kolejek PARIS:

```
ALTER QMGR DEFCLXQ(CHANNEL)
```

Za każdym razem, gdy menedżer kolejek tworzy kanał wysyłający klastry w celu wysłania komunikatu do menedżera kolejek, tworzy on kolejkę transmisji klastra. Kolejka transmisji jest używana tylko przez ten kanał nadawczy klastra. Kolejka transmisji jest trwała-dynamiczna. Jest on tworzony na podstawie kolejki modelowej SYSTEM . CLUSTER . TRANSMIT . MODEL . QUEUE o nazwie SYSTEM . CLUSTER . TRANSMIT . *ChannelName*.



Ostrzeżenie: Jeśli dedykowany produkt SYSTEM . CLUSTER . TRANSMIT . QUEUES jest używany z menedżerem kolejek, który został zaktualizowany z wersji produktu wcześniejszej niż IBM WebSphere MQ 7.5, należy upewnić się, że dla SYSTEM . CLUSTER . TRANSMIT . MODEL . QUEUE opcję [SHARE/NOSHARE](#) ustawiono na wartość **SHARE**.

2. Zdecyduj, które pełne repozytorium PARIS odnosi się do pierwszego.

Każdy menedżer kolejek w klastrze musi odwoływać się do jednego lub innego pełnego repozytorium. Zbiera informacje na temat klastra z pełnego repozytorium i tworzy własne częściowe repozytorium. Wybierz jedną z repozytoriów jako repozytorium pełne. Gdy tylko nowy menedżer kolejek zostanie dodany do klastra, natychmiast dowiaduje się o tym również inne repozytorium. Informacje o zmianach w menedżerze kolejek są wysyłane bezpośrednio do dwóch repozytoriów. W tym przykładzie PARIS łączy się z menedżerem kolejek LONDON, wyłącznie z przyczyn geograficznych.

Uwaga: Wykonaj pozostałe kroki w dowolnej kolejności, po uruchomieniu menedżera kolejek PARIS .

3. Zdefiniuj kanał CLUSRCVR w menedżerze kolejek PARIS.

Każdy menedżer kolejek w klastrze musi definiować kanał odbiorczy klastra, na którym może odbierać komunikaty. W systemie PARIS zdefiniuj:

```
DEFINE CHANNEL(INVENTORY.PARIS) CHLTYPE(CLUSRCVR) TRPTYPE(TCP)
CONNNAME(PARIS.CHSTORE.COM) CLUSTER(INVENTORY)
DESCR('Cluster-receiver channel for queue manager PARIS')
```

Kanał odbierający klastry reklamuje dostępność menedżera kolejek w celu odbierania komunikatów od innych menedżerów kolejek w klastrze INVENTORY. Nie należy wprowadzać definicji w innych menedżerach kolejek dla wysyłania końca do kanału odbierającego klastry INVENTORY . PARIS. Pozostałe definicje są automatycznie tworzone w razie potrzeby. Patrz: [Kanały klastra](#).

4. Zdefiniuj kanał CLUSSDR w menedżerze kolejek PARIS.

W przypadku dodania do klastra menedżera kolejek, który nie jest pełnym repozytorium, należy zdefiniować tylko jeden kanał nadawczy klastra w celu nawiązania początkowego połączenia z pełnym repozytorium. Patrz: kanał nadawczy klastra: CLUSSDR.


W systemie PARIS wprowadź następującą definicję dla kanału CLUSSDR o nazwie INVENTORY.LONDON do menedżera kolejek z adresem sieciowym LONDON.CHSTORE.COM.

```
DEFINE CHANNEL(INVENTORY.LONDON) CHLTYPE(CLUSSDR) TRPTYPE(TCP)
CONNNAME(LONDON.CHSTORE.COM) CLUSTER(INVENTORY)
DESCR('Cluster-sender channel from PARIS to repository at LONDON')
```

Menedżer kolejek automatycznie tworzy stałą dynamiczną kolejkę transmisji klastra SYSTEM.CLUSTER.TRSMIT.INVENTORY.LONDON z kolejki modelowej SYSTEM.CLUSTER.TRSMIT.MODEL.QUEUE. Ustawia atrybut CLCHNAME kolejki transmisji na INVENTORY.LONDON.

Wyniki

Na poniższym rysunku przedstawiono klastr, który został skonfigurowany przez to zadanie.



Rysunek 42. Klastr produktu INVENTORY z trzema menedżerami kolejek

Tworząc tylko dwie definicje, definicję CLUSRCVR i definicję CLUSSDR, dodaliśmy menedżera kolejek PARIS do klastra.

Teraz menedżer kolejek produktu PARIS dowiaduje się z pełnego repozytorium produktu LONDON, że kolejka INVENTQ jest obsługiwana przez menedżera kolejek NEWYORK. Gdy aplikacja udostępniana przez system w Paryżu próbuje umieścić komunikaty w INVENTQ, program PARIS automatycznie definiuje kanał wysyłający klastry w celu nawiązania połączenia z kanałem odbiorczym klastra INVENTORY.NEWYORK. Aplikacja może odbierać odpowiedzi, gdy nazwa jego menedżera kolejek jest określona jako docelowy menedżer kolejek i udostępniona jest kolejka zwrotna.

Zadania pokrewne

Dodawanie menedżera kolejek do klastra przy użyciu protokołu DHCP

Dodawanie menedżera kolejek do klastra przy użyciu protokołu DHCP. Zadanie demonstruje pomijanie wartości CONNAME w definicji CLUSRCVR.

Dodawanie menedżera kolejek do klastra przy użyciu protokołu DHCP

Dodawanie menedżera kolejek do klastra przy użyciu protokołu DHCP. Zadanie demonstruje pomijanie wartości CONNAME w definicji CLUSRCVR .

Zanim rozpocznie

Uwaga: W przypadku zmian w klastrze, które mają być propagowane w klastrze, musi być zawsze dostępne co najmniej jedno pełne repozytorium. Przed uruchomieniem tego zadania należy upewnić się, że repozytoria są dostępne.

Zadanie demonstruje dwie cechy specjalne:

- Możliwość pominięcia wartości CONNAME w definicji CLUSRCVR .
- Możliwość korzystania z produktu +QMNAME+ w definicji CLUSSDR .

Opcja ta nie jest dostępna w produkcie z/OS.

Scenariusz:

- Klaster produktu INVENTORY został skonfigurowany zgodnie z opisem w sekcji “Konfigurowanie nowego klastra” na stronie 294. Zawiera on dwa menedżery kolejek, LONDON i NEWYORK, które zawierają pełne repozytoria.
- W Paryżu zostanie ustawiona nowa gałąź sklepu łańcucha, a użytkownik chce dodać do klastra menedżer kolejek o nazwie PARIS .
- Menedżer kolejek PARIS wysyła aktualizacje spisu zasobów do aplikacji uruchomionej w systemie w Nowym Jorku, umieszczając komunikaty w kolejce INVENTQ.
- Istnieje połączenie sieciowe między wszystkimi trzema systemami.
- Protokół sieciowy to TCP.
- System menedżera kolejek produktu PARIS używa protokołu DHCP, co oznacza, że adresy IP mogą zostać zmienione podczas restartu systemu.
- Kanały między systemami PARIS i LONDON są nazwane zgodnie z określoną konwencją nazewnictwa. W konwencji używana jest nazwa menedżera kolejek pełnego menedżera kolejek repozytorium w systemie LONDON.
- Administratorzy menedżera kolejek produktu PARIS nie mają informacji na temat nazwy menedżera kolejek w repozytorium produktu LONDON . Nazwa menedżera kolejek w repozytorium produktu LONDON podlega zmianie.

O tym zadaniu

Aby dodać menedżera kolejek do klastra za pomocą protokołu DHCP, należy wykonać następujące kroki.

Procedura

1. Zdecyduj, które pełne repozytorium PARIS odnosi się do pierwszego.

Każdy menedżer kolejek w klastrze musi odwoływać się do jednego lub innego pełnego repozytorium. Zbiera informacje na temat klastra z pełnego repozytorium i tworzy własne częściowe repozytorium. Wybierz jedną z repozytoriów jako repozytorium pełne. Gdy tylko nowy menedżer kolejek zostanie dodany do klastra, natychmiast dowiaduje się o tym również inne repozytorium. Informacje o zmianach w menedżerze kolejek są wysyłane bezpośrednio do dwóch repozytoriów. W tym przykładzie wybieramy dowiązanie PARIS do menedżera kolejek LONDON, wyłącznie ze względów geograficznych.

Uwaga: Wykonaj pozostałe kroki w dowolnej kolejności, po uruchomieniu menedżera kolejek PARIS .

2. Zdefiniuj kanał CLUSRCVR w menedżerze kolejek PARIS.

Każdy menedżer kolejek w klastrze musi definiować kanał odbiorczy klastra, na którym może odbierać komunikaty. W systemie PARISzdefiniuj:

```
DEFINE CHANNEL(INVENTORY.PARIS) CHLTYPE(CLUSRCVR)
TRPTYPE(TCP) CLUSTER(INVENTORY)
DESCR('Cluster-receiver channel for queue manager PARIS')
```

Kanał odbierający klastry reklamuje dostępność menedżera kolejek w celu odbierania komunikatów od innych menedżerów kolejek w klastrze INVENTORY. Nie ma potrzeby określania wartości CONNAME w kanale odbieralnika klastra. Użytkownik może zażądać IBM MQ , aby odszukać nazwę połączenia z systemu, pomijając parametr CONNAME lub podając CONNAME (' '). Produkt IBM MQ generuje wartość CONNAME przy użyciu bieżącego adresu IP systemu. Patrz [CONNAME](#) . Nie ma potrzeby wprowadzania definicji w innych menedżerach kolejek dla wysyłania końca do kanału odbierającego klastry INVENTORY . PARIS. Pozostałe definicje są automatycznie tworzone w razie potrzeby.

3. Zdefiniuj kanał CLUSSDR w menedżerze kolejek PARIS.

Każdy menedżer kolejek w klastrze musi zdefiniować jeden kanał nadawczy klastra, na którym może wysyłać komunikaty do swojego początkowego pełnego repozytorium. W systemie PARISutwórz następującą definicję dla kanału o nazwie INVENTORY . +QMNAME+ , do menedżera kolejek z adresem sieciowym LONDON . CHSTORE . COM.

```
DEFINE CHANNEL(INVENTORY.+QMNAME+) CHLTYPE(CLUSSDR) TRPTYPE(TCP)
CONNAME(LONDON.CHSTORE.COM) CLUSTER(INVENTORY)
DESCR('Cluster-sender channel from PARIS to repository at LONDON')
```

4. Opcjonalne: Jeśli dodajesz do klastra menedżera kolejek, który został wcześniej usunięty z tego samego klastra, sprawdź, czy jest on teraz wyświetlany jako element klastra. Jeśli nie, wykonaj następujące dodatkowe kroki:

a) Wprowadź komendę **REFRESH CLUSTER** w dodawanej przez użytkownika menedżerze kolejek.

Ten krok zatrzymuje kanały klastra i nadaje lokalnej pamięci podręcznej klastra nowy zestaw numerów kolejnych, które są zapewnione w celu zapewnienia aktualności w ramach pozostałej części klastra.

```
REFRESH CLUSTER(INVENTORY) REPOS(YES)
```

Uwaga: W przypadku dużych klastrów użycie komendy **REFRESH CLUSTER** może zakłócać działanie klastra podczas jej wykonywania oraz później co 27 dni, gdy obiekty klastra automatycznie wysyłają aktualizacje statusu do wszystkich odpowiednich menedżerów kolejek. Informacje na ten temat zawiera sekcja [Odświeżanie dużego klastra może mieć wpływ na jego wydajność i dostępność](#).


b) Restartowanie kanału CLUSSDR

(na przykład za pomocą komendy [START CHANNEL](#)).

c) Zrestartuj kanał CLUSRCVR.

Wyniki

Klaster skonfigurowany przez to zadanie jest taki sam, jak w przypadku produktu [“Dodawanie menedżera kolejek do klastra”](#) na stronie 305:



Rysunek 43. Klaster INVENTORY z trzema menedżerami kolejek

Tworząc tylko dwie definicje, definicję CLUSRCVR i definicję CLUSSDR , dodaliśmy menedżera kolejek PARIS do klastra.

W menedżerze kolejek produktu PARIS uruchamiany jest CLUSSDR zawierający łańcuch +QMNAME+ . W systemie LONDON IBM MQ jest tłumaczona +QMNAME+ na nazwę menedżera kolejek (LONDON). Następnie produkt IBM MQ jest zgodny z definicją kanału o nazwie INVENTORY . LONDON z odpowiednią definicją CLUSRCVR .

Program IBM MQ odsyła rozstrzygniętą nazwę kanału do menedżera kolejek produktu PARIS . W systemie PARIS definicja kanału CLUSSDR dla kanału o nazwie INVENTORY . +QMNAME+ jest zastępowana przez wewnętrznie wygenerowaną definicję CLUSSDR dla INVENTORY . LONDON. Ta definicja zawiera rozstrzygniętą nazwę kanału, ale w przeciwnym razie jest taka sama, jak podana w definicji +QMNAME+ . Repozytoria klastra są również wprowadzane na bieżąco z definicją kanału z nowo rozpoznana nazwa kanału.

Uwaga:

1. Kanał utworzony za pomocą nazwy +QMNAME+ stanie się nieaktywny natychmiast. Nigdy nie jest używany do przesyłania danych.
2. Wyjścia kanału mogą widzieć zmianę nazwy kanału między jednym wywołaniem a następnym.

Teraz menedżer kolejek produktu PARIS dowiaduje się z repozytorium produktu LONDON, że kolejka INVENTQ jest obsługiwana przez menedżer kolejek NEWYORK. Gdy aplikacja udostępniana przez system w Paryżu próbuje umieścić komunikaty w produkcie INVENTQ, PARIS, automatycznie definiuje kanał wysyłający klastry w celu nawiązania połączenia z kanałem odbiorczym klastra INVENTORY . NEWYORK. Aplikacja może odbierać odpowiedzi, gdy nazwa jego menedżera kolejek jest określona jako docelowy menedżer kolejek i udostępniona jest kolejka zwrotna.

Zadania pokrewne

Dodawanie menedżera kolejek do klastra: oddzielne kolejki transmisji

Wykonaj poniższe instrukcje, aby dodać menedżera kolejek do utworzonego klastra. Komunikaty do kolejek klastra i tematów są przesyłane za pomocą wielu kolejek transmisji klastra.

Odsyłacze pokrewne

Zdefiniowanie kanału

Dodawanie menedżera kolejek udostępniającego kolejkę

Dodaj do klastra inny menedżer kolejek, aby użyć innej kolejki produktu INVENTQ. Żądania są wysyłane naprzemiennie do kolejek w każdym menedżerze kolejek. Nie trzeba wprowadzać żadnych zmian w istniejącym hoście INVENTQ.

Zanim rozpoczniesz

Uwaga: W przypadku zmian w klastrze, które mają być propagowane w klastrze, musi być zawsze dostępne co najmniej jedno pełne repozytorium. Przed uruchomieniem tego zadania należy upewnić się, że repozytoria są dostępne.

Scenariusz:

- Klaster produktu INVENTORY został skonfigurowany zgodnie z opisem w sekcji [“Dodawanie menedżera kolejek do klastra”](#) na stronie 305. Zawiera ona trzy menedżery kolejek: LONDON i NEWYORK, które posiadają pełne repozytoria, PARIS przechowuje częściowe repozytorium. Aplikacja spisywania zasobów jest uruchamiana w systemie w Nowym Jorku, połączonym z menedżerem kolejek produktu NEWYORK. Aplikacja jest kierowana przez nadejście komunikatów w kolejce INVENTQ.
- W Toronto został powołany nowy sklep. Aby zapewnić dodatkową moc obliczeniową, należy uruchomić aplikację magazynową w systemie w Toronto, a także w Nowym Jorku.
- Istnieje połączenie sieciowe między wszystkimi czterema systemami.
- Protokół sieciowy to TCP.

Uwaga: Menedżer kolejek TORONTO zawiera tylko częściowe repozytorium. Jeśli chcesz dodać menedżera kolejek z pełnym repozytorium do klastra, zapoznaj się z [“Przenoszenie pełnego repozytorium do innego menedżera kolejek”](#) na stronie 317.

O tym zadaniu

Aby dodać menedżer kolejek, który udostępnia kolejkę, wykonaj następujące kroki.

Procedura

1. Zdecyduj, które pełne repozytorium TORONTO odnosi się do pierwszego.

Każdy menedżer kolejek w klastrze musi odwoływać się do jednego lub innego pełnego repozytorium. Zbiera informacje na temat klastra z pełnego repozytorium i tworzy własne częściowe repozytorium. Nie jest to istotne, które repozytorium należy wybrać. W tym przykładzie wybieramy NEWYORK. Gdy nowy menedżer kolejek połączy się z klastrzem, komunikuje się z obydwojema repozytoriami.

2. Zdefiniuj kanał CLUSRCVR.

Każdy menedżer kolejek w klastrze musi definiować kanał odbiorczy klastra, na którym może odbierać komunikaty. W systemie TORONTO zdefiniuj kanał CLUSRCVR:

```
DEFINE CHANNEL(INVENTORY.TORONTO) CHLTYPE(CLUSRCVR) TRPTYPE(TCP)
CONNAME(TORONTO.CHSTORE.COM) CLUSTER(INVENTORY)
DESCR('Cluster-receiver channel for TORONTO')
```

Menedżer kolejek produktu TORONTO zareklamuje swoją dostępność w celu odbierania komunikatów od innych menedżerów kolejek w klastrze produktu INVENTORY przy użyciu swojego kanału odbiorczego klastra.

3. Zdefiniuj kanał CLUSSDR w menedżerze kolejek TORONTO.

Każdy menedżer kolejek w klastrze musi zdefiniować jeden kanał nadawczy klastra, na którym może wysyłać komunikaty do swojego pierwszego pełnego repozytorium. W tym przypadku wybierz opcję NEWYORK. Produkt TORONTO wymaga następującej definicji:

```
DEFINE CHANNEL(INVENTORY.NEWYORK) CHLTYPE(CLUSSDR) TRPTYPE(TCP)
```

```
CONNNAME(NEWYORK.CHSTORE.COM) CLUSTER(INVENTORY)
DESCR('Cluster-sender channel from TORONTO to repository at NEWYORK')
```

4. Opcjonalne: Jeśli dodajesz do klastra menedżera kolejek, który został wcześniej usunięty z tego samego klastra, sprawdź, czy jest on teraz wyświetlany jako element klastra. Jeśli nie, wykonaj następujące dodatkowe kroki:
 - a) Wprowadź komendę **REFRESH CLUSTER** w dodawanej przez użytkownika menedżerze kolejek. Ten krok zatrzymuje kanały klastra i nadaje lokalnej pamięci podręcznej klastra nowy zestaw numerów kolejnych, które są zapewnione w celu zapewnienia aktualności w ramach pozostałej części klastra.

```
REFRESH CLUSTER(INVENTORY) REPOS(YES)
```

Uwaga: W przypadku dużych klastrów użycie komendy **REFRESH CLUSTER** może zakłócać działanie klastra podczas jej wykonywania oraz później co 27 dni, gdy obiekty klastra automatycznie wysyłają aktualizacje statusu do wszystkich odpowiednich menedżerów kolejek. Informacje na ten temat zawiera sekcja [Odświeżanie dużego klastra może mieć wpływ na jego wydajność i dostępność](#).

- b) Restartowanie kanału CLUSSDR
(na przykład za pomocą komendy [START CHANNEL](#)).
 - c) Zrestartuj kanał CLUSRCVR.
5. Przejrzyj aplikację spisu zasobów dla powinowactw komunikatów.

Przed kontynuowaniem upewnij się, że aplikacja spisywania zasobów nie ma żadnych zależności od sekwencji przetwarzania komunikatów i nie instaluje aplikacji w systemie w Toronto.


6. Zdefiniuj kolejkę klastra INVENTQ.

Kolejka INVENTQ, która jest już obsługiwana przez menedżera kolejek produktu NEWYORK, ma być również udostępniana przez produkt TORONTO. Zdefiniuj go w menedżerze kolejek produktu TORONTO w następujący sposób:

```
DEFINE QLOCAL(INVENTQ) CLUSTER(INVENTORY)
```

Wyniki

[Rysunek 44 na stronie 315](#) przedstawia klaster INVENTORY skonfigurowany przez to zadanie.



Rysunek 44. Klaster produktu INVENTORY z czterema menedżerami kolejek

Kolejka INVENTQ i aplikacja spisywania zasobów są obecnie udostępniane na dwóch menedżerach kolejek w klastrze. Zwiększa to ich dostępność, przyspiesza przepustowość komunikatów i pozwala na rozdystrybuowanie obciążenia między dwoma menedżerami kolejek. Jeśli jest to możliwe, komunikaty wysyłane do programu INVENTQ przez produkt TORONTO lub NEWYORK są obsługiwane przez instancję w lokalnym menedżerze kolejek. Komunikaty wysyłane przez produkt LONDON lub PARIS są kierowane na przemian do produktu TORONTO lub NEWYORK, tak aby obciążenie było zrównoważone.

Ta modyfikacja w klastrze została wykonana bez konieczności zmiany definicji w menedżerach kolejek NEWYORK, LONDON i PARIS. Pełne repozytoria w tych menedżerach kolejek są automatycznie aktualizowane z informacjami, które muszą być w stanie wysłać komunikaty do programu INVENTQ pod adresem TORONTO. Aplikacja magazynowa nadal działa, jeśli jeden z NEWYORK lub menedżer kolejek produktu TORONTO stanie się niedostępny i ma wystarczającą moc obliczeniową. Aplikacja magazynowa musi być w stanie poprawnie działać, jeśli jest obsługiwana w obu lokalizacjach.

Jak widać w wyniku wykonania tego zadania, można mieć tę samą aplikację, która działa w więcej niż jednym menedżerze kolejek. Można równomiernie grupować w celu rozdzielania obciążenia.

Aplikacja może nie być w stanie przetworzyć rekordów w obu lokalizacjach. Załóżmy na przykład, że użytkownik zdecyduje się na dodanie zapytania o konto klienta i aktualizację aplikacji uruchomionej w produkcie LONDON i NEWYORK. Rekord konta może być wstrzymany tylko w jednym miejscu. Użytkownik może zdecydować się na sterowanie dystrybucją żądań przy użyciu techniki partycjonowania danych. Rozkład rekordów można podzielić. Możliwe jest zorganizowanie dla połowy rekordów, na przykład dla numerów kont 00000-49999, które mają być przechowywane w produkcie LONDON. Druga połowa, w zakresie 50000-99999, jest wstrzymana w produkcie NEWYORK. Następnie można napisać program obsługi wyjścia obciążenia klastra w celu sprawdzenia pola konta we wszystkich komunikatach i skierowania komunikatów do odpowiedniego menedżera kolejek.

Co dalej

Po zakończeniu wszystkich definicji, jeśli jeszcze tego nie zrobiono, uruchom inicjator kanału w systemie IBM MQ for z/OS. Na wszystkich platformach uruchom program nasłuchujący w menedżerze kolejek TORONTO. Program nasłuchujący oczekuje na przychodzące żądania sieciowe i uruchamia kanał odbiorczy klastra, gdy jest on potrzebny.

Dodawanie grupy współużytkowania kolejek do istniejących klastrów

Dodaj grupę współużytkowania kolejek w systemie z/OS do istniejących klastrów.

Zanim rozpoczniesz

Uwaga:

1. W przypadku zmian w klastrze, które mają być propagowane w klastrze, musi być zawsze dostępne co najmniej jedno pełne repozytorium. Przed uruchomieniem tego zadania należy upewnić się, że repozytoria są dostępne.
2. Grupy współużytkowania kolejek są obsługiwane tylko w systemie IBM MQ for z/OS. To zadanie nie ma zastosowania do innych platform.

Scenariusz:

- Klaster produktu INVENTORY został skonfigurowany zgodnie z opisem w sekcji “Konfigurowanie nowego klastra” na stronie 294. Zawiera on dwa menedżery kolejek, LONDON i NEWYORK.
- Użytkownik chce dodać do tego klastra grupę współużytkowania kolejek. Grupa QSGP składa się z trzech menedżerów kolejek: P1, P2 i P3. Współużytkują one instancję kolejki produktu INVENTORY, która ma być zdefiniowana przez produkt P1.

O tym zadaniu

Aby dodać nowe menedżery kolejek udostępniające kolejkę współużytkowaną, należy wykonać następujące kroki.

Procedura

1. Zdecyduj, które pełne repozytorium menedżery kolejek odnoszą się do pierwszego.

Każdy menedżer kolejek w klastrze musi odwoływać się do jednego lub innego pełnego repozytorium. Zbiera informacje na temat klastra z pełnego repozytorium i tworzy własne częściowe repozytorium. Nie ma żadnego szczególnego znaczenia, jakie pełne repozytorium wybierzesz. W tym przykładzie wybierz opcję NEWYORK. Gdy grupa współużytkowania kolejki dołączyła do klastra, komunikuje się z obydwojema pełnymi repozytoriami.

2. Zdefiniuj kanały CLUSRCVR.

Każdy menedżer kolejek w klastrze musi definiować kanał odbiorczy klastra, na którym może odbierać komunikaty. W systemach P1, P2 i P3 zdefiniuj:

```
DEFINE CHANNEL(INVENTORY.Pn) CHLTYPE(CLUSRCVR) TRPTYPE(TCP)
CONNNAME(Pn.CHSTORE.COM) CLUSTER(INVENTORY)
DESCR('Cluster-receiver channel for sharing queue manager')
```

Kanał odbierający klastry reklamuje dostępność każdego menedżera kolejek w celu odbierania komunikatów od innych menedżerów kolejek w klastrze INVENTORY.

3. Zdefiniuj kanał CLUSSDR dla grupy współużytkowania kolejek.

Każdy element klastra musi zdefiniować jeden kanał nadawczy klastra, na którym może wysłać komunikaty do swojego pierwszego pełnego repozytorium. W tym przypadku wybraliśmy NEWYORK. Jeden z menedżerów kolejek w grupie współużytkowania kolejek musi mieć następującą definicję grupy. Ta definicja zapewnia, że każdy menedżer kolejek ma definicję kanału nadawczego klastra.

```
DEFINE CHANNEL(INVENTORY.NEWYORK) CHLTYPE(CLUSSDR) TRPTYPE(TCP)
CONNNAME(NEWYORK.CHSTORE.COM) CLUSTER(INVENTORY) QSGDISP(GROUP)
DESCR('Cluster-sender channel to repository at NEWYORK')
```

4. Zdefiniuj kolejkę współużytkowaną.


Zdefiniuj kolejkę INVENTQ w systemie P1 w następujący sposób:

```
DEFINE QLOCAL(INVENTQ) CLUSTER(INVENTORY) QSGDISP(SHARED) CFSTRUCT(STRUCTURE)
```

Uruchom inicjator kanału i program nasłuchujący w nowym menedżerze kolejek. Program nasłuchujący nasłuchuje przychodzących żądań sieciowych i uruchamia kanał odbiorczy klastra, gdy jest on potrzebny.

Wyniki

Rysunek 45 na stronie 317 przedstawia klastrowy, który został skonfigurowany przez to zadanie.



Rysunek 45. Grupa współużytkowania klastra i kolejki

Teraz komunikaty umieszczone w kolejce produktu INVENTQ przez program LONDON są kierowane na przemian wokół czterech menedżerów kolejek, które są reklamowane jako usługi serwerowe.

Co dalej

Korzyścią z posiadania przez członków grupy współużytkowania kolejki w kolejce klastra jest każdy członek grupy, który może odpowiedzieć na żądanie. W takim przypadku po odebraniu komunikatu w kolejce współużytkowanej program P1 stanie się niedostępny. Zamiast tego inny członek grupy współużytkowania kolejki może odpowiedzieć.

Przeniesienie pełnego repozytorium do innego menedżera kolejek

Przenieś pełne repozytorium z jednego menedżera kolejek do innego, budując nowe repozytorium z informacji znajdujących się w drugim repozytorium.

Zanim rozpoczniesz

Uwaga: W przypadku zmian w klastrze, które mają być propagowane w klastrze, musi być zawsze dostępne co najmniej jedno pełne repozytorium. Przed uruchomieniem tego zadania należy upewnić się, że repozytoria są dostępne.

Scenariusz:

- Klaster produktu INVENTORY został skonfigurowany zgodnie z opisem w sekcji [“Dodawanie menedżera kolejek do klastra”](#) na stronie 305.
- Ze względów biznesowych wymagane jest usunięcie pełnego repozytorium z menedżera kolejek LONDON i zastąpienie go pełnym repozytorium w menedżerze kolejek PARIS. Menedżer kolejek produktu NEWYORK ma kontynuować przechowywanie pełnego repozytorium.

O tym zadaniu

Aby przenieść pełne repozytorium do innego menedżera kolejek, należy wykonać następujące kroki.

Procedura

1. Zmień PARIS, aby uczynić go pełnym menedżerem kolejek repozytorium.

W systemie PARIS wywołaj następującą komendę:

```
ALTER QMGR REPOS(INVENTORY)
```

2. Dodaj kanał CLUSSDR w systemie PARIS

PARIS obecnie ma kanał wysyłający klastry wskazujący na LONDON. LONDON nie ma już możliwości przechowywania pełnego repozytorium dla klastra. Produkt PARIS musi mieć nowy kanał nadawczy klastra, który wskazuje na NEWYORK, gdzie inne pełne repozytorium jest teraz wstrzymane.

```
DEFINE CHANNEL(INVENTORY.NEWYORK) CHLTYPE(CLUSSDR) TRPTYPE(TCP)  
CONNNAME(NEWYORK.CHSTORE.COM) CLUSTER(INVENTORY)  
DESCR('Cluster-sender channel from PARIS to repository at NEWYORK')
```

3. Zdefiniuj kanał CLUSSDR w systemie NEWYORK, który wskazuje na PARIS

Obecnie produkt NEWYORK zawiera kanał nadawczy klastra wskazujący LONDON. Teraz, gdy inne pełne repozytorium zostało przeniesione do produktu PARIS, należy dodać nowy kanał nadawczy klastra w systemie NEWYORK, który wskazuje na PARIS.

```
DEFINE CHANNEL(INVENTORY.PARIS) CHLTYPE(CLUSSDR) TRPTYPE(TCP)  
CONNNAME(PARIS.CHSTORE.COM) CLUSTER(INVENTORY)  
DESCR('Cluster-sender channel from NEWYORK to repository at PARIS')
```

Po dodaniu kanału nadawczego klastra do programu PARIS PARIS dowiaduje się o klastrze z produktu NEWYORK. Tworzy on własne pełne repozytorium, korzystając z informacji pochodzących z produktu NEWYORK.

4. Sprawdź, czy menedżer kolejek PARIS ma teraz pełne repozytorium

Sprawdź, czy menedżer kolejek PARIS zbudował własne pełne repozytorium z pełnego repozytorium w menedżerze kolejek NEWYORK. Wprowadź następujące komendy:

```
DIS QCLUSTER(*) CLUSTER (INVENTORY)  
DIS CLUSQMGR(*) CLUSTER (INVENTORY)
```

Sprawdź, czy te komendy zawierają szczegółowe informacje na temat tych samych zasobów w tym klastrze, jak w przypadku produktu NEWYORK.

Uwaga: Jeśli menedżer kolejek NEWYORK nie jest dostępny, ten budynek informacji nie może zostać zakończony. Nie należy przechodzić do następnego kroku, dopóki zadanie nie zostanie zakończone.

5. Zmień definicję menedżera kolejek w systemie LONDON

Na koniec zmień menedżera kolejek pod adresem LONDON , tak aby nie przechowywał on pełnego repozytorium dla klastra. W systemie LONDONwywołaj komendę:

```
ALTER QMGR REPOS(' ')
```

Menedżer kolejek nie otrzymuje już żadnych informacji o klastrze. Po upływie 30 dni informacje, które są przechowywane w jego pełnym repozytorium, tracą ważność. Menedżer kolejek LONDON tworzy teraz własne częściowe repozytorium.

6. Usuń lub zmień wszystkie zaległe definicje.

Jeśli użytkownik ma pewność, że nowy układ klastra działa zgodnie z oczekiwaniami, należy usunąć lub zmienić ręcznie zdefiniowane definicje CLUSSDR, które nie są już poprawne.

- W menedżerze kolejek produktu PARIS należy zatrzymać i usunąć kanał nadawczy klastra do produktu LONDON, a następnie wydać komendę uruchamiania kanału, aby klastr mógł ponownie używać kanałów automatycznych:

```
STOP CHANNEL (INVENTORY . LONDON)  
DELETE CHANNEL (INVENTORY . LONDON)  
START CHANNEL (INVENTORY . LONDON)
```

- W menedżerze kolejek produktu NEWYORK należy zatrzymać i usunąć kanał nadawczy klastra do produktu LONDON, a następnie wydać komendę uruchamiania kanału, aby klastr mógł ponownie używać kanałów automatycznych:

```
STOP CHANNEL (INVENTORY . LONDON)  
DELETE CHANNEL (INVENTORY . LONDON)  
START CHANNEL (INVENTORY . LONDON)
```

- Zastąp wszystkie inne ręcznie zdefiniowane kanały nadawcze klastra, które wskazują na LONDON we wszystkich menedżerach kolejek w klastrze, z kanałami wskazującymi na wartość NEWYORK lub PARIS. Po usunięciu kanału należy zawsze wydać komendę **start channel** , aby klastr mógł ponownie korzystać z kanałów automatycznych. W tym małym przykładzie nie ma innych. Aby sprawdzić, czy istnieją inne osoby, które zostały zapomniane, należy wprowadzić komendę DISPLAY CHANNEL z każdego menedżera kolejek, określając wartość TYPE (CLUSSDR) . Na przykład:

```
DISPLAY CHANNEL(*) TYPE(CLUSSDR)
```

Ważne jest, aby wykonać to zadanie tak szybko, jak to możliwe po przeniesieniu pełnego repozytorium z produktu LONDON do produktu PARIS. W czasie przed wykonaniem tego zadania menedżery kolejek, które mają ręcznie zdefiniowane kanały CLUSSDR o nazwie INVENTORY . LONDON , mogą wysłać żądania dotyczące informacji przy użyciu tego kanału.


Po tym, jak produkt LONDON przestał być pełnym repozytorium, jeśli otrzyma takie żądania, komunikaty o błędach będą zapisywane w dzienniku błędów menedżera kolejek. Poniższe przykłady pokazują, które komunikaty o błędach mogą być wyświetlane w systemie LONDON:

- AMQ9428: Unexpected publication of a cluster queue object received
- AMQ9432: Query received by a non-repository queue manager

Menedżer kolejek LONDON nie odpowiada na żądania dotyczące informacji, ponieważ nie jest to już pełne repozytorium. Menedżery kolejek żądające informacji z programu LONDON muszą opierać się na produkcie NEWYORK w celu uzyskania informacji o klastrze do czasu, aż ich ręcznie zdefiniowane definicje CLUSSDR zostaną poprawione w taki sposób, aby wskazywały na PARIS Ta sytuacja nie może być tolerowana jako poprawna konfiguracja w dłuższej perspektywie.

Wyniki

Rysunek 46 na stronie 320 przedstawia klaster, który został skonfigurowany przez to zadanie.



Rysunek 46. Klaster produktu INVENTORY z pełnym repozytorium przeniesionym do produktu PARIS

Nawiązanie komunikacji w klastrze

Inicjator kanału jest potrzebny do uruchomienia kanału komunikacyjnego, gdy istnieje komunikat do dostarczenia. Program nasłuchujący kanału oczekuje na uruchomienie drugiego końca kanału w celu odebrania komunikatu.

Zanim rozpocznie

Aby nawiązać komunikację między menedżerami kolejek w klastrze, należy skonfigurować odsyłacz przy użyciu jednego z obsługiwanych protokołów komunikacyjnych. Obsługiwane są następujące protokoły:

- TCP lub LU 6.2 na dowolnej platformie
- **Windows** NetBIOS lub SPX w systemach Windows

W ramach tej konfiguracji potrzebne są również inicjatory kanałów i programy nasłuchujące kanału tak samo, jak w przypadku rozproszonego kolejkowania.

O tym zadaniu

Wszystkie menedżery kolejek klastra potrzebują inicjatora kanału do monitorowania zdefiniowanej przez system kolejki inicjuj SYSTEM.CHANNEL.INITQ. SYSTEM.CHANNEL.INITQ jest kolejką inicjującą dla wszystkich kolejek transmisji łącznie z kolejką transmisji klastra.

Każdy menedżer kolejek musi mieć nasłuchiwanie kanału. Program nasłuchujący kanału oczekuje na przychodzące żądania sieciowe i uruchamia odpowiedni kanał odbiorczy, gdy jest on potrzebny. Implementacja programów nasłuchujących kanałów jest specyficzna dla platformy, jednak istnieją pewne wspólne funkcje.

Na wszystkich platformach IBM MQ program nasłuchujący może zostać uruchomiony za pomocą komendy **START LISTENER**.

Multi

W systemach IBM i, Windowsi UNIX and Linux program nasłuchujący można uruchomić automatycznie w tym samym czasie, co menedżer kolejek. Aby automatycznie uruchomić program nasłuchujący, należy ustawić atrybut CONTROL obiektu LISTENER na wartość QMGR lub STARTONLY.

z/OS

Niewspółużytkowany port nasłuchiwanie (INDISP (QMGR)) musi być używany dla kanałów CLUSRCVR w systemie z/OS i dla kanałów CLUSSDR na serwerze z/OS.

Procedura

1. Uruchom inicjator kanału.

- ▶ **z/OS** W systemie z/OS jest jeden inicjator kanału dla każdego menedżera kolejek i jest on uruchamiany jako osobna przestrzeń adresowa. Można go uruchomić za pomocą komendy **MQSC START CHINIT**, która jest uruchamiana jako część uruchamiania menedżera kolejek.
- ▶ **ULW** W systemie UNIX, Linux, and Windows po uruchomieniu menedżera kolejek, jeśli atrybut SCHINIT menedżera kolejek jest ustawiony na wartość QMGR, inicjator kanału jest uruchamiany automatycznie. W przeciwnym razie można go uruchomić za pomocą komendy **runmqsc START CHINIT** lub komendy sterującej **runmqchi**.
- ▶ **IBM i** W systemie IBM po uruchomieniu menedżera kolejek, jeśli atrybut SCHINIT menedżera kolejek jest ustawiony na wartość QMGR, inicjator kanału jest uruchamiany automatycznie. W przeciwnym razie można go uruchomić za pomocą komendy **runmqsc START CHINIT** lub komendy sterującej **runmqchi**.

2. Uruchom program nasłuchujący kanału.

- ▶ **z/OS** W systemie z/OS należy użyć programu nasłuchującego kanału udostępnianego przez program IBM MQ. Aby uruchomić program nasłuchujący kanału IBM MQ, należy użyć komendy **MQSC START LISTENER**, która jest uruchamiana jako część uruchamiania inicjatora kanału. Na przykład:

```
START LISTENER PORT(1414) TRPTYPE(TCP)
```

lub:

```
START LISTENER LUNAME(LONDON.LUNAME) TRPTYPE(LU62)
```

Członkowie grupy współużytkowania kolejek mogą korzystać ze współużytkowanego obiektu nasłuchiwanie zamiast programu nasłuchującego dla każdego menedżera kolejek. Nie należy używać współużytkowanych programów nasłuchujących z klastrami. W szczególności nie należy wprowadzać wartości CONNAME dla kanału CLUSRCVR dla adresu współużytkowanego nasłuchiwanie grupy współużytkowania kolejek. W takim przypadku menedżery kolejek mogą odbierać komunikaty dla kolejek, dla których nie mają definicji.

- ▶ **IBM i** W systemie IBM należy użyć programu nasłuchującego kanału udostępnianego przez program IBM MQ. Aby uruchomić program nasłuchujący kanału IBM MQ, należy użyć komendy **CL STRMQLSR**. Na przykład:

```
STRMQLSR MQMNAME(QM1) PORT(1414)
```

- ▶ **Windows** W systemie Windows należy użyć programu nasłuchującego kanału udostępnionego przez produkt IBM MQ lub udogodnień udostępnianych przez system operacyjny.

Aby uruchomić program nasłuchujący kanału IBM MQ , należy użyć komendy `RUNMQLSR` . Na przykład:

```
RUNMQLSR -t tcp -p 1414 -m QM1
```

- **Linux** **UNIX** W systemie UNIX and Linux należy użyć programu nasłuchującego kanału udostępnionego przez produkt IBM MQ lub udogodnień udostępnianych przez system operacyjny, na przykład **inetd** dla komunikacji TCP.

Aby uruchomić program nasłuchujący kanału IBM MQ , należy użyć komendy `runmqlsr` . Na przykład:

```
runmqlsr -t tcp -p 1414 -m QM1
```

Aby użyć programu **inetd** do uruchamiania kanałów, należy skonfigurować dwa pliki:

- a. Zmodyfikuj plik `/etc/services`. Użytkownik musi być zalogowany jako superużytkownik lub użytkownik root. Jeśli poniższy wiersz nie znajduje się w pliku, dodaj go tak, jak pokazano poniżej:

```
MQSeries 1414/tcp # WebSphere MQ channel listener
```

gdzie 1414 jest numerem portu wymaganym przez produkt IBM MQ. Można zmienić numer portu, ale musi on być zgodny z numerem portu podanym na końcu wysłania.

- b. Zmodyfikuj plik `/etc/inetd.conf`. Jeśli nie masz w tym pliku następującego wiersza, dodaj go tak, jak pokazano poniżej:

```
MQSeries stream tcp nowait mqm MQ_INSTALLATION_PATH/bin/amqcrsta amqcrsta  
-m queue.manager.name
```

gdzie `MQ_INSTALLATION_PATH` jest zastępowany przez katalog najwyższego poziomu, w którym zainstalowany jest produkt IBM MQ .

Aktualizacje stają się aktywne po tym, jak program **inetd** ponownie odczyta pliki konfiguracyjne. Wprowadź następujące komendy z głównego identyfikatora użytkownika:

AIX W systemie AIX:

```
refresh -s inetd
```

Solaris **Linux** W systemie Solaris lub Linux:

- a. Znajdź identyfikator procesu **inetd** za pomocą komendy:

```
ps -ef | grep inetd
```

- b. Uruchom odpowiednią komendę.

W przypadku systemów Solaris 9 i Linux:

```
kill -1 inetd processid
```

W przypadku produktu Solaris w wersji 10 lub nowszej:

```
inetconv
```

Przekształcanie istniejącej sieci w klastery

Przekształcenie istniejącej rozproszonej sieci kolejkowania w klastery i dodanie dodatkowego menedżera kolejek w celu zwiększenia mocy obliczeniowej.

Zanim rozpoczniesz


W produkcie “Konfigurowanie nowego klastra” na stronie 294 za pomocą “Przenoszenie pełnego repozytorium do innego menedżera kolejek” na stronie 317 utworzono i rozszerzono nowy klastery. Następne dwa zadania eksplorują różne podejście: przekształcanie istniejącej sieci menedżerów kolejek w klastery.

Uwaga: W przypadku zmian w klastrze, które mają być propagowane w klastrze, musi być zawsze dostępne co najmniej jedno pełne repozytorium. Przed uruchomieniem tego zadania należy upewnić się, że repozytoria są dostępne.

Scenariusz:

- Sieć IBM MQ jest już w miejscu, łącząc ogólnopolskie gałęzie sklepu łańcucha. Ma on strukturę koncentratora i struktury mówionej: wszystkie menedżery kolejek są połączone z jednym centralnym menedżerem kolejek. Centralny menedżer kolejek znajduje się w systemie, w którym działa aplikacja spisywania zasobów. Aplikacja jest kierowana przez nadejście komunikatów w kolejce INVENTQ, dla których każdy menedżer kolejek ma definicję kolejki zdalnej.

Sieć ta jest ilustrowana w podręczniku [Rysunek 47 na stronie 323](#).



Rysunek 47. Koncentrator i sieć mówiona

- Aby ułatwić administrowanie, należy przekształcić tę sieć w klastery i utworzyć inny menedżer kolejek w ośrodku centralnym w celu współużytkowania obciążenia.

Nazwa klastra to CHNSTORE.

Uwaga: Nazwa klastra CHNSTORE została wybrana, aby umożliwić tworzenie nazw kanałów odbierających klastry przy użyciu nazw w formacie `cluster_name.queue_manager_name`, których długość nie przekracza maksymalnej długości 20 znaków, na przykład CHNSTORE.WASHINGTON.

- Zarówno menedżerowie kolejek centralnych mają udostępniać pełne repozytoria, jak i mogą być dostępni dla aplikacji spisywania zasobów.
- Aplikacja spisywania zasobów ma być sterowana przez nadejście komunikatów w kolejce INVENTQ obsługiwanej przez jeden z centralnych menedżerów kolejek.
- Aplikacja spisywania zasobów ma być jedyną aplikacją działającą równolegle i dostępną dla więcej niż jednego menedżera kolejek. Wszystkie pozostałe aplikacje działają tak, jak wcześniej.
- Wszystkie gałęzie mają połączenie sieciowe z dwoma menedżerami kolejek centralnych.
- Protokół sieciowy to TCP.

O tym zadaniu

Aby przekształcić istniejącą sieć w klastr, należy wykonać następujące kroki.

Procedura

1. Przejrzyj aplikację spisu zasobów dla powinowactw komunikatów.

Przed kontynuowaniem upewnij się, że aplikacja może obsługiwać powinowactwa komunikatów. Powinowactwa komunikatów to relacja między komunikatami konwersacyjnymi, które są wymieniane między dwoma aplikacjami, w przypadku których komunikaty muszą być przetwarzane przez określonego menedżera kolejek lub w określonej kolejności. Więcej informacji na temat powinowactwa komunikatów zawiera sekcja: [“Obsługa powinowactw komunikatów”](#) na stronie 404

2. Zmień dwa centralne menedżery kolejek, aby były one pełnymi menedżerami kolejek repozytorium.

Dwa menedżery kolejek CHICAGO i CHICAGO2 znajdują się na serwerze koncentrującym w tej sieci. Zdecydowano się skoncentrować wszystkie działania powiązane z klastrem sklepu łańcucha na tych dwóch menedżerach kolejek. Podobnie jak aplikacja magazynowa i definicje dla kolejki produktu INVENTQ, te menedżery kolejek mają udostępniać dwa pełne repozytoria dla klastra. W każdym z dwóch menedżerów kolejek wydaj następującą komendę:

```
ALTER QMGR REPOS(CHNSTORE)
```

3. Zdefiniuj kanał CLUSRCVR dla każdego menedżera kolejek.

W każdym menedżerze kolejek w klastrze zdefiniuj kanał odbierający klastry i kanał nadawczy klastra. Nie ma znaczenia, który kanał definiuje się jako pierwszy.

Należy utworzyć definicję CLUSRCVR, aby zareklamować każdy menedżer kolejek, jego adres sieciowy oraz inne informacje w klastrze. Na przykład w menedżerze kolejek ATLANTA:

```
DEFINE CHANNEL(CHNSTORE.ATLANTA) CHLTYPE(CLUSRCVR) TRPTYPE(TCP)  
CONNAME(ATLANTA.CHSTORE.COM) CLUSTER(CHNSTORE)  
DESCR('Cluster-receiver channel')
```

4. Zdefiniuj kanał CLUSSDR dla każdego menedżera kolejek

Należy utworzyć definicję CLUSSDR w każdym menedżerze kolejek, aby powiązać ten menedżer kolejek z jednym lub innym menedżerem kolejek pełnego repozytorium. Na przykład można połączyć program ATLANTA z produktem CHICAGO2:

```
DEFINE CHANNEL(CHNSTORE.CHICAGO2) CHLTYPE(CLUSSDR) TRPTYPE(TCP)  
CONNAME(CHICAGO2.CHSTORE.COM) CLUSTER(CHNSTORE)  
DESCR('Cluster-sender channel to repository queue manager')
```

5. Zainstaluj aplikację spisu zasobów w systemie CHICAGO2.

Aplikacja spisu zasobów jest już używana w menedżerze kolejek CHICAGO. Teraz należy utworzyć kopię tej aplikacji w menedżerze kolejek CHICAGO2.

6. Zdefiniuj kolejkę INVENTQ w menedżerach kolejek centralnych.

W systemie CHICAGO zmodyfikuj definicję kolejki lokalnej dla kolejki INVENTQ, aby kolejka była dostępna dla klastra. Uruchom następującą komendę:

```
ALTER QLOCAL(INVENTQ) CLUSTER(CHNSTORE)
```

W systemie CHICAGO2 utwórz definicję dla tej samej kolejki:

```
DEFINE QLOCAL(INVENTQ) CLUSTER(CHNSTORE)
```

On z/OS, you can use the MAKEDEF option of the KOMENDA function of **CSQUTIL** to make an exact copy on CHICAGO2 of the INVENTQ on CHICAGO.

Po udostępnieniu tych definicji do pełnych repozytoriów w produkcie CHICAGO i CHICAGO2 wysyłany jest komunikat, a informacje w nim zawarte są aktualizowane. Menedżer kolejek dowiaduje się z pełnych repozytoriów, gdy umieszcza komunikat w INVENTQ, że istnieje możliwość wyboru miejsc docelowych dla komunikatów.

7. Sprawdź, czy zmiany w klastrze zostały rozpropagowane.

Upewnij się, że definicje utworzone w poprzednim kroku zostały propagowane przez klastr. Wydad następującą komendę w pełnym menedżerze kolejek repozytorium:

```
DIS QCLUSTER(INVENTQ)
```

Dodawanie nowego, połączonego klastra

Dodaj nowy klastr, który współużytkuje niektóre menedżery kolejek z istniejącym klastrem.

Zanim rozpoczniesz

Uwaga:

1. W przypadku zmian w klastrze, które mają być propagowane w klastrze, musi być zawsze dostępne co najmniej jedno pełne repozytorium. Przed uruchomieniem tego zadania należy upewnić się, że repozytoria są dostępne.
2. Przed rozpoczęciem tego zadania należy sprawdzić, czy w kolejce nie ma startów i czy nie można znaleźć konsekwencji. Konieczne może być zmiana nazwy kolejki lub skonfigurowanie aliasów kolejek, zanim będzie można kontynuować.

Scenariusz:

- Klastr produktu IBM MQ został skonfigurowany zgodnie z opisem w sekcji [“Przekształcanie istniejącej sieci w klastr”](#) na stronie 323.
- Zostanie zaimplementowany nowy klastr o nazwie MAILORDER. Ten klastr składa się z czterech menedżerów kolejek, które znajdują się w klastrze CHNSTORE, CHICAGO, CHICAGO2, SEATTLE i ATLANTA oraz dwóch dodatkowych menedżerów kolejek: HARTFORD i OMAHA. Aplikacja MAILORDER działa w systemie Omaha, połączonym z menedżerem kolejek OMAHA. Jest on kierowany przez inne menedżery kolejek w klastrze umieszczające komunikaty w kolejce produktu MORDERQ.
- Pełne repozytoria dla klastra MAILORDER są obsługiwane w dwóch menedżerach kolejek CHICAGO i CHICAGO2.
- Protokół sieciowy to TCP.

O tym zadaniu

Aby dodać nowy, połączony klastr, wykonaj następujące kroki.

Procedura

1. Utwórz listę nazw klastrów.

Menedżery kolejek pełnego repozytorium na serwerze CHICAGO i CHICAGO2 będą teraz zawierać pełne repozytoria dla obu klastrów: CHNSTORE i MAILORDER. Najpierw należy utworzyć listę nazw zawierającą nazwy klastrów. Zdefiniuj listę nazw w systemach CHICAGO i CHICAGO2w następujący sposób:

```
DEFINE NAMELIST(CHAINMAIL)
DESCR('List of cluster names')
NAMES(CHNSTORE, MAILORDER)
```

2. Zmień dwie definicje menedżera kolejek.

Teraz zmień dwie definicje menedżera kolejek na serwerze CHICAGO i CHICAGO2. Obecnie te definicje pokazują, że menedżery kolejek przechowują pełne repozytoria dla klastra CHNSTORE. Zmień tę definicję, aby pokazywać, że menedżery kolejek przechowują pełne repozytoria dla wszystkich klastrów wymienionych na liście nazw CHAINMAIL . Zmień definicje menedżera kolejek produktu CHICAGO i CHICAGO2 :

```
ALTER QMGR REPOS(' ') REPOSNL(CHAINMAIL)
```

3. Zmodyfikuj kanały CLUSRCVR w systemach CHICAGO i CHICAGO2.

Definicje kanałów CLUSRCVR w systemach CHICAGO i CHICAGO2 pokazują, że kanały są dostępne w klastrze CHNSTORE. Aby pokazać, że kanały są dostępne dla wszystkich klastrów wymienionych na liście nazw CHAINMAIL , należy zmienić definicję dziennika klastra. Zmień definicję dziennika klastra pod adresem CHICAGO:

```
ALTER CHANNEL(CHNSTORE.CHICAGO) CHLTYPE(CLUSRCVR)
CLUSTER(' ') CLUSNL(CHAINMAIL)
```

W systemie CHICAGO2wprowadź komendę:

```
ALTER CHANNEL(CHNSTORE.CHICAGO2) CHLTYPE(CLUSRCVR)
CLUSTER(' ') CLUSNL(CHAINMAIL)
```

4. Zmień kanały CLUSSDR na serwerach CHICAGO i CHICAGO2.

Zmień dwie definicje kanału CLUSSDR , aby dodać listę nazw. W systemie CHICAGOwprowadź komendę:

```
ALTER CHANNEL(CHNSTORE.CHICAGO2) CHLTYPE(CLUSSDR)
CLUSTER(' ') CLUSNL(CHAINMAIL)
```

W systemie CHICAGO2wprowadź komendę:

```
ALTER CHANNEL(CHNSTORE.CHICAGO) CHLTYPE(CLUSSDR)
CLUSTER(' ') CLUSNL(CHAINMAIL)
```

5. Utwórz listę nazw w systemach SEATTLE i ATLANTA.

Ponieważ produkty SEATTLE i ATLANTA będą elementami składającymi się z więcej niż jednego klastra, należy utworzyć listę nazw zawierającą nazwy klastrów. Zdefiniuj listę nazw w systemach SEATTLE i ATLANTA w następujący sposób:

```
DEFINE NAMELIST(CHAINMAIL)
DESCR('List of cluster names')
NAMES(CHNSTORE, MAILORDER)
```

6. Zmodyfikuj kanały CLUSRCVR w systemach SEATTLE i ATLANTA.

Definicje kanałów CLUSRCVR w systemach SEATTLE i ATLANTA pokazują, że kanały są dostępne w klastrze CHNSTORE. Zmień definicje kanałów odbierających klastry, aby pokazać, że kanały są dostępne dla wszystkich klastrów wymienionych na liście nazw CHAINMAIL . W systemie SEATTLEwprowadź komendę:

```
ALTER CHANNEL(CHNSTORE.SEATTLE) CHLTYPE(CLUSRCVR)
CLUSTER(' ') CLUSNL(CHAINMAIL)
```

W systemie ATLANTAwprowadź komendę:

```
ALTER CHANNEL(CHNSTORE.ATLANTA) CHLTYPE(CLUSRCVR)
CLUSTER(' ') CLUSNL(CHAINMAIL)
```

7. Zmień kanały CLUSSDR na serwerach SEATTLE i ATLANTA.

Zmień dwie definicje kanału CLUSSDR , aby dodać listę nazw. W systemie SEATTLEwprowadź komendę:

```
ALTER CHANNEL(CHNSTORE.CHICAGO) CHLTYPE(CLUSSDR)
CLUSTER(' ') CLUSNL(CHAINMAIL)
```

W systemie ATLANTAwprowadź komendę:

```
ALTER CHANNEL(CHNSTORE.CHICAGO2) CHLTYPE(CLUSSDR)
CLUSTER(' ') CLUSNL(CHAINMAIL)
```

8. Zdefiniuj kanały CLUSRCVR i CLUSSDR w systemach HARTFORD i OMAHA.

W dwóch nowych menedżerach kolejek HARTFORD i OMAHAzdefiniuj kanały wysyłające klastry i kanały wysyłające klastry. Nie ma znaczenia, w jakiej kolejności należy dokonać definicji. W systemie HARTFORDwpisz:

```
DEFINE CHANNEL(MAILORDER.HARTFORD) CHLTYPE(CLUSRCVR) TRPTYPE(TCP)
CONNAME(HARTFORD.CHSTORE.COM) CLUSTER(MAILORDER)
DESCR('Cluster-receiver channel for HARTFORD')

DEFINE CHANNEL(MAILORDER.CHICAGO) CHLTYPE(CLUSSDR) TRPTYPE(TCP)
CONNAME(CHICAGO.CHSTORE.COM) CLUSTER(MAILORDER)
DESCR('Cluster-sender channel from HARTFORD to repository at CHICAGO')
```

W systemie OMAHAwpisz:

```
DEFINE CHANNEL(MAILORDER.OMAHA) CHLTYPE(CLUSRCVR) TRPTYPE(TCP)
CONNAME(OMAHA.CHSTORE.COM) CLUSTER(MAILORDER)
DESCR('Cluster-receiver channel for OMAHA')

DEFINE CHANNEL(MAILORDER.CHICAGO) CHLTYPE(CLUSSDR) TRPTYPE(TCP)
CONNAME(CHICAGO.CHSTORE.COM) CLUSTER(MAILORDER)
DESCR('Cluster-sender channel from OMAHA to repository at CHICAGO')
```

9. Zdefiniuj kolejkę MORDERQ w systemie OMAHA.

Ostatnim krokiem w celu wykonania tego zadania jest zdefiniowanie kolejki MORDERQ w menedżerze kolejek OMAHA. W systemie OMAHAwpisz:

```
DEFINE QLOCAL(MORDERQ) CLUSTER(MAILORDER)
```

10. Sprawdź, czy zmiany w klastrze zostały rozpropagowane.

Upewnij się, że definicje utworzone za pomocą poprzednich kroków zostały propagowane przez klastry. Wykonaj następujące komendy w pełnym menedżerze kolejek repozytorium:

```
DIS QCLUSTER (MORDERQ)
DIS CLUSQMGR
```


11.

Wyniki

Klaster skonfigurowany przez to zadanie jest wyświetlany w produkcie [Rysunek 48 na stronie 329](#).

Teraz mamy dwa nakładające się klastry. Pełne repozytoria dla obu klastrów są przechowywane w serwerach CHICAGO i CHICAGO2. Aplikacja do obsługi poczty, która działa w systemie OMAHA , jest niezależna od aplikacji magazynowej, która działa w produkcie CHICAGO. Jednak niektóre menedżery kolejek znajdujące się w klastrze produktu CHNSTORE znajdują się również w klastrze produktu MAILORDER , co umożliwia wysyłanie komunikatów do dowolnej aplikacji. Przed przeprowadzeniem tego zadania w celu nakładania się dwóch klastrów należy pamiętać o możliwości starć nazw kolejek.

Założmy, że w systemie NEWYORK w klastrze CHNSTORE i w systemie OMAHA w klastrze MAILORDER istnieje kolejka o nazwie ACCOUNTQ. W przypadku nakładania się klastrów, a następnie aplikacja na serwerze SEATTLE umieszcza komunikat w kolejce ACCOUNTQ, komunikat może przejść do jednej z instancji serwera ACCOUNTQ.



Rysunek 48. Połączone ze sobą klastry

Co dalej

Założmy, że zostanie podjęta decyzja o scalaniu klastra MAILORDER z klastrzem produktu CHNSTORE w celu utworzenia jednego dużego klastra o nazwie CHNSTORE.

Aby scalić klaster produktu MAILORDER z klastrzem CHNSTORE, w taki sposób, aby CHICAGO i CHICAGO2 przechowali pełne repozytoria, wykonaj następujące czynności:

- Zmień definicje menedżera kolejek dla produktów CHICAGO i CHICAG02, usuwając atrybut REPOSNL, który określa listę nazw (CHAINMAIL) i zastępując go atrybutem REPOS, określając nazwę klastra (CHNSTORE). Na przykład:

```
ALTER QMGR(CHICAGO) REPOSNL(' ') REPOS(CHNSTORE)
```

- W każdym menedżerze kolejek w klastrze MAILORDER zmień wszystkie definicje kanałów i definicje kolejek, aby zmienić wartość atrybutu CLUSTER z MAILORDER na CHNSTORE. Na przykład w HARTFORDwpisz:

```
ALTER CHANNEL(MAILORDER.HARTFORD) CLUSTER(CHNSTORE)
```

W systemie OMAHA wpisz:

```
ALTER QLOCAL(MORDERQ) CLUSTER(CHNSTORE)
```

- Zmień wszystkie definicje, które określają listę nazw klastrów CHAINMAIL, tj. definicje kanałów CLUSRCVR i CLUSSDR w systemach CHICAGO, CHICAG02, SEATTLEi ATLANTA, aby określić zamiast klastra CHNSTORE.

W tym przykładzie możliwe jest wyświetlenie korzyści z używania list nazw. Zamiast zmieniać definicje menedżera kolejek dla produktów CHICAGO i CHICAG02, można zmienić wartość listy nazw CHAINMAIL. Podobnie, zamiast zmieniać definicje kanałów CLUSRCVR i CLUSSDR w serwerach CHICAGO, CHICAG02, SEATTLEi ATLANTA, można osiągnąć wymagany wynik, modyfikując listę nazw.

Zadania pokrewne

Usuwanie sieci klastra

Usuń klaster z sieci i odtwórz rozproszoną konfigurację kolejkowania.

Usuwanie sieci klastra

Usuń klaster z sieci i odtwórz rozproszoną konfigurację kolejkowania.

Zanim rozpocznie

Uwaga: W przypadku zmian w klastrze, które mają być propagowane w klastrze, musi być zawsze dostępne co najmniej jedno pełne repozytorium. Przed uruchomieniem tego zadania należy upewnić się, że repozytoria są dostępne.

Scenariusz:

- Klaster produktu IBM MQ został skonfigurowany zgodnie z opisem w sekcji [“Przekształcanie istniejącej sieci w klaster”](#) na stronie 323.
- Klaster ten ma zostać usunięty z systemu. Sieć menedżerów kolejek ma być nadal funkcjonująca, tak jak przed zaimplementowaniem klastra.

O tym zadaniu

Aby usunąć sieć klastra, należy wykonać następujące kroki.

Procedura

1. Usuwanie kolejki klastra z klastra CHNSTORE .

Na obu serwerach CHICAGO i CHICAG02zmodyfikuj definicję kolejki lokalnej dla kolejki INVENTQ, aby usunąć kolejkę z klastra. Uruchom następującą komendę:

```
ALTER QLOCAL(INVENTQ) CLUSTER(' ')
```

Po zmianie kolejki informacje w pełnych repozytoriach są aktualizowane i propagowane w całym klastrze. Aktywne aplikacje korzystające z produktu MQ00_BIND_NOT_FIXED oraz aplikacje korzystające z produktu MQ00_BIND_AS_Q_DEF, w którym kolejka została zdefiniowana za pomocą programu DEFBIND (NOTFIXED), nie powiodły się podczas następnego próby wywołania MQPUT lub MQPUT1. Kod przyczyny MQRC_UNKNOWN_OBJECT_NAME jest zwracany.

Nie trzeba najpierw wykonywać kroku 1, ale jeśli tego nie zrobisz, wykonaj je zamiast kroku 4.

2. Zatrzymaj wszystkie aplikacje, które mają dostęp do kolejki klastra.

Zatrzymaj wszystkie aplikacje, które mają dostęp do kolejek klastra. Jeśli nie, niektóre informacje o klastrze mogą pozostać w lokalnym menedżerze kolejek po odświeżeniu klastra w kroku 5. Te informacje są usuwane, gdy wszystkie aplikacje zostały zatrzymane, a kanały klastra zostały rozłączone.

3. Usuń atrybut repozytorium z menedżerów kolejek pełnego repozytorium.

W przypadku produktów CHICAGO i CHICAGO2 należy zmodyfikować definicje menedżera kolejek, aby usunąć atrybut repozytorium. Aby wykonać tę komendę, należy wykonać komendę:

```
ALTER QMGR REPOS(' ')
```

Menedżery kolejek informują inne menedżery kolejek w klastrze, że nie przechowują już pełnych repozytoriów. Gdy inne menedżery kolejek odbierają te informacje, zostanie wyświetlony komunikat wskazujący, że pełne repozytorium zostało zakończone. Zostanie również wyświetlony jeden lub więcej komunikatów wskazujących, że nie ma już żadnych repozytoriów dostępnych dla klastra CHNSTORE.

4. Usuń kanały klastra.

W systemie CHICAGO usuń kanały klastra:

```
ALTER CHANNEL(CHNSTORE.CHICAGO2) CHLTYPE(CLUSSDR) CLUSTER(' ')\nALTER CHANNEL(CHNSTORE.CHICAGO) CHLTYPE(CLUSRCVR) CLUSTER(' ')
```

Uwaga: Ważne jest, aby najpierw wydać komendę CLUSSDR, a następnie komendę CLUSRCVR. Nie należy najpierw wydawać komendy CLUSRCVR, a następnie komendy CLUSSDR. W ten sposób tworzone są kanały wątpliwe, które mają status ZATRZYMANE. Następnie należy wydać komendę START CHANNEL, aby odzyskać zatrzymane kanały, na przykład START CHANNEL(CHNSTORE.CHICAGO).

Zostaną wyświetlone komunikaty wskazujące, że dla klastra CHNSTORE nie ma żadnych repozytoriów.

Jeśli kolejki klastra nie zostały usunięte zgodnie z opisem w kroku 1, to należy zrobić to teraz.

5. Zatrzymaj kanały klastra.

W systemie CHICAGO należy zatrzymać kanały klastra za pomocą następujących komend:

```
STOP CHANNEL(CHNSTORE.CHICAGO2)\nSTOP CHANNEL(CHNSTORE.CHICAGO)
```

6. Powtórz kroki 4 i 5 dla każdego menedżera kolejek w klastrze.
7. Zatrzymaj kanały klastra, a następnie usuń wszystkie definicje kanałów klastra i kolejek klastra z każdego menedżera kolejek.
8. Opcjonalne: Wyczyść informacje o klastrze przechowywane w pamięci podręcznej przechowywane przez menedżer kolejek.
Mimo że menedżery kolejek nie są już elementami klastra, każda z nich zachowuje buforowane kopie informacji o klastrze. Jeśli chcesz usunąć te dane, zapoznaj się z zadaniem [“Odtwarzanie menedżera kolejek do stanu przed klastrą”](#) na stronie 360.

9. Zastąp definicje kolejek zdalnych dla INVENTQ

Aby sieć mogła być nadal funkcjonowana, należy zastąpić definicję kolejki zdalnej dla INVENTQ w każdym menedżerze kolejek.

10. Przykręć klaster.

Usuń wszystkie definicje kolejek lub kanałów, które nie są już wymagane.

Zadania pokrewne

Dodawanie nowego, połączonego klastra


Dodaj nowy klaster, który współużytkuje niektóre menedżery kolejek z istniejącym klastrem.

Tworzenie dwóch nakładających się klastrów z menedżerem kolejek bramy

Postępuj zgodnie z instrukcjami w zadaniu, aby utworzyć nakładające się klastry z menedżerem kolejek bramy. Klastry służą jako punkt początkowy dla następujących przykładów izolowania komunikatów do jednej aplikacji od komunikatów do innych aplikacji w klastrze.

O tym zadaniu

Przykładowa konfiguracja klastra używana do zilustrowania izolowania ruchu komunikatów klastra jest przedstawiona w sekcji Rysunek 49 na stronie 332. Przykład został opisany w sekcji Łączenie w klastry: izolowanie aplikacji przy użyciu wielu kolejek transmisji klastra.



Rysunek 49. Aplikacja klient-serwer wdrażana w architekturze gwiazdистой przy użyciu klastrów IBM MQ

Aby utworzyć jak najmniej kroków do utworzenia przykładu, konfiguracja jest prosta, a nie realistyczna. Przykład może reprezentować integrację dwóch klastrów utworzonych przez dwie oddzielne organizacje. Bardziej realistyczny scenariusz można znaleźć w sekcji Łączenie w klastry: planowanie sposobu konfigurowania kolejek transmisji klastra.

Wykonaj poniższe kroki, aby utworzyć klastry. Klastry są używane w poniższych przykładach izolowania ruchu komunikatów od aplikacji klienckiej do aplikacji serwera.

Instrukcje dodają kilka dodatkowych menedżerów kolejek, aby każdy klaster miał dwa repozytoria. Menedżer kolejek bramy nie jest używany jako repozytorium ze względu na wydajność.

Procedura

1. Utwórz i uruchom menedżery kolejek QM1, QM2, QM3, QM4, QM5.

```
crtmqm -sax -u SYSTEM.DEAD.LETTER.QUEUE QM n
sttmqm QmgrName
```

Uwaga: QM4 i QM5 są zapasowymi repozytoriami pełnymi dla klastrów.

2. Zdefiniuj i uruchom programy nasłuchujące dla każdego menedżera kolejek.

```
*... On QM n
DEFINE LISTENER(TCP141 n) TRPTYPE(TCP) IPADDR(hostname) PORT(141 n) CONTROL(QMGR) REPLACE
START LISTENER(TCP141 n)
```

3. Utwórz listę nazw klastrów dla wszystkich klastrów.

```
*... On QM1
DEFINE NAMELIST(ALL) NAMES(CL1, CL2) REPLACE
```

4. Utwórz pełne repozytoria programów QM2 i QM4 dla repozytoriów CL1, QM3 i QM5 dla repozytorium CL2.

- a) W systemie CL1:

```
*... On QM2 and QM4
ALTER QMGR REPOS(CL1) DEFCLXQ(SCTQ)
```

- b) W systemie CL2:

```
*... On QM3 and QM5
ALTER QMGR REPOS(CL2) DEFCLXQ(SCTQ)
```

5. Dodaj kanały nadawcze i odbiorcze klastra dla każdego menedżera kolejek i klastra.

Uruchom następujące komendy w systemach QM2, QM3, QM4 i QM5, gdzie *c*, *n* i *m* przyjmują wartości przedstawione w tabeli [Tabela 27](#) na stronie 333 dla każdego menedżera kolejek:

<i>Tabela 27. Wartości parametrów dla tworzenia klastrów 1 i 2</i>			
Menedżer kolejek	Klaster <i>c</i>	Inne repozytorium <i>n</i>	To repozytorium <i>m</i>
QM2	1	4	2
QM4	1	2	4
QM3	2	5	3
QM5	2	3	5

```
*... On QM m
DEFINE CHANNEL(CL c.QM n) CHLTYPE(CLUSSDR) CONNAME('localhost(141 n)') CLUSTER(CL c) REPLACE
DEFINE CHANNEL(CL c.QM m) CHLTYPE(CLUSRCVR) CONNAME('localhost(141 m)') CLUSTER(CL c) REPLACE
```

6. Dodaj menedżer kolejek bramy (QM1) do każdego z klastrów.

```
*... On QM1
DEFINE CHANNEL(CL1.QM2) CHLTYPE(CLUSSDR) CONNAME('localhost(1412)') CLUSTER(CL1) REPLACE
DEFINE CHANNEL(CL1.QM1) CHLTYPE(CLUSRCVR) CONNAME('localhost(1411)') CLUSTER(CL1) REPLACE
```

```
DEFINE CHANNEL(CL2.QM3) CHLTYPE(CLUSSDR) CONNAME('localhost(1413)') CLUSTER(CL2) REPLACE
DEFINE CHANNEL(CL2.QM1) CHLTYPE(CLUSRCVR) CONNAME('localhost(1411)') CLUSTER(CL2) REPLACE
```

7. Dodaj lokalną kolejkę Q1 do menedżera kolejek QM3 w klastrze CL2.

```
*... On QM3
DEFINE QLOCAL(Q1) CLUSTER(CL2) REPLACE
```

8. Dodaj alias klastrowego menedżera kolejek Q1A do menedżera kolejek bramy.

```
*... On QM1
DEFINE QALIAS(Q1A) CLUSNL(ALL) TARGET(Q1) TARGTYPE(Queue) DEFBIND(NOTFIXED) REPLACE
```

Uwaga: Aplikacje korzystające z aliasu menedżera kolejek w dowolnym innym menedżerze kolejek, ale nie w programie QM1, muszą określić wartość DEFBIND (NOTFIXED) podczas otwierania kolejki aliasowej. **DEFBIND** określa, czy informacje o routingu w nagłówku komunikatu są stałe, gdy kolejka jest otwierana przez aplikację. Jeśli zostanie ustawiona wartość domyślna OPEN, komunikaty będą kierowane do programu Q1@QM1. Produkt Q1@QM1 nie istnieje, dlatego komunikaty z innych menedżerów kolejek znajdują się w kolejce niedostarczonych komunikatów. Ustawiając atrybut kolejki na wartość DEFBIND (NOTFIXED), aplikacje, takie jak **amqsput**, które domyślnie przyjmują ustawienie kolejki **DEFBIND**, zachowują się w poprawny sposób.

9. Dodaj definicje aliasów menedżera kolejek klastra dla wszystkich menedżerów kolejek w klastrze do menedżera kolejek bramy, QM1.

```
*... On QM1
DEFINE QREMOTE(QM2) RNAME(' ') RQMNAME(QM2) CLUSNL(ALL) REPLACE
DEFINE QREMOTE(QM3) RNAME(' ') RQMNAME(QM3) CLUSNL(ALL) REPLACE
```

Wskazówka: Definicje aliasów menedżera kolejek w komunikatach przesyłania menedżera kolejek bramy, które odwołują się do menedżera kolejek w innym klastrze; patrz sekcja [Alias klastrowego menedżera kolejek](#).

Co dalej

1. Przetestuj definicję aliasu kolejki, wysyłając komunikat z produktu QM2 do produktu Q1 w systemie QM3 przy użyciu definicji aliasu kolejki Q1A.
 - a. Uruchom przykładowy program **amqsput** w systemie QM2, aby umieścić komunikat.

```
C:\IBM\MQ>amqsput Q1A QM2
Sample AMQSPUT0 start
target queue is Q1A
Sample request message from QM2 to Q1 using Q1A

Sample AMQSPUT0 end
```


- b. Uruchom przykładowy program **amqsget**, aby pobrać komunikat z serwisu Q1 w systemie QM3.

```
C:\IBM\MQ>amqsget Q1 QM3
Sample AMQSGET0 start
message <Sample request message from QM2 to Q1 using Q1A>
no more messages
Sample AMQSGET0 end
```

2. Przetestuj definicje aliasów menedżera kolejek, wysyłając komunikat żądania i odbierając komunikat odpowiedzi w tymczasowej dynamicznej kolejce odpowiedzi.

Diagram przedstawia ścieżkę wykonaną przez komunikat odpowiedzi z powrotem do tymczasowej kolejki dynamicznej o nazwie RQ. Aplikacja serwera połączona z programem QM3 otwiera kolejkę odpowiedzi, używając nazwy menedżera kolejek QM2. Nazwa menedżera kolejek QM2 jest zdefiniowana

jako alias menedżera kolejek w klastrze w systemie QM1. QM3 kieruje komunikat odpowiedzi do QM1. QM1 kieruje komunikat do QM2.



Rysunek 50. Używanie aliasu menedżera kolejek do zwracania komunikatu odpowiedzi do innego klastra

Sposób działania routingu jest następujący. Każdy menedżer kolejek w każdym klastrze ma definicję aliasu menedżera kolejek w systemie QM1. Aliasy są grupowane we wszystkich klastrach. Szare przerywane strzałki od każdego aliasu do menedżera kolejek wskazują, że każdy alias menedżera kolejek jest tłumaczony na rzeczywisty menedżer kolejek w co najmniej jednym klastrze. W tym przypadku alias QM2 znajduje się w klastrze zarówno w klastrze CL1, jak i w klastrze CL2i jest tłumaczony na rzeczywisty menedżer kolejek QM2 w produkcie CL1. Aplikacja serwera tworzy komunikat odpowiedzi przy użyciu nazwy kolejki odpowiedzi RQ i nazwy menedżera kolejek odpowiedzi QM2. Komunikat jest kierowany do produktu QM1, ponieważ definicja aliasu menedżera kolejek QM2 jest zdefiniowana w produkcie QM1 w klastrze CL2, a menedżer kolejek QM2 nie znajduje się w klastrze CL2. Ponieważ komunikatu nie można wysłać do docelowego menedżera kolejek, jest on wysyłany do menedżera kolejek, który ma definicję aliasu.

Program QM1 umieszcza komunikat w kolejce transmisji klastra w systemie QM1 w celu przesłania do systemu QM2. Produkt QM1 kieruje komunikat do produktu QM2, ponieważ definicja aliasu menedżera kolejek w produkcie QM1 for QM2 definiuje QM2 jako rzeczywisty docelowy menedżer kolejek. Definicja nie jest cykliczna, ponieważ definicje aliasów mogą odnosić się tylko do rzeczywistych definicji; alias nie może wskazywać na sam siebie. Rzeczywista definicja jest rozstrzygana przez QM1, ponieważ zarówno QM1, jak i QM2 znajdują się w tym samym klastrze, CL1. Program QM1 wyszukuje informacje o połączeniu dla programu QM2 z repozytorium dla programu CL1i kieruje komunikat do programu QM2. Aby komunikat został przekierowany przez program QM1, aplikacja serwera musi otworzyć kolejkę odpowiedzi z opcją DEFBIND ustawioną na wartość MQBND_BIND_NOT_FIXED. Jeśli aplikacja serwera otworzyła kolejkę odpowiedzi z opcją MQBND_BIND_ON_OPEN, komunikat nie zostanie przekierowany i zostanie umieszczony w kolejce niedostarczonych komunikatów.

- a. Utwórz kolejkę żądań w klastrze z wyzwalaczem w systemie QM3.

```
*... On QM3
DEFINE QLOCAL(QR) CLUSTER(CL2) TRIGGER INITQ(SYSTEM.DEFAULT.INITIATION.QUEUE)
PROCESS(ECHO) REPLACE
```

- b. Utwórz definicję aliasu kolejki w klastrze QR w menedżerze kolejek bramy, QM1.

```
*... On QM1
DEFINE QALIAS(QRA) CLUSNL(ALL) TARGET(QR) TARGTYPE(QUEUE) DEFBIND(NOTFIXED) REPLACE
```

- c. Utwórz definicję procesu, aby uruchomić przykładowy program echo **amqsech** w systemie QM3.

```
*... On QM3
DEFINE PROCESS(ECHO) APPLICID(AMQSECH) REPLACE
```

- d. Utwórz kolejkę modelową w systemie QM2 dla programu przykładowego **amqsreq**, aby utworzyć tymczasową dynamiczną kolejkę odpowiedzi.

```
*... On QM2
DEFINE QMODEL(SYSTEM.SAMPLE.REPLY) REPLACE
```

- e. Przetestuj definicję aliasu menedżera kolejek, wysyłając żądanie z produktu QM2 do produktu QR w systemie QM3 przy użyciu definicji aliasu kolejki QRA.

- i) Uruchom program monitora wyzwalacza w systemie QM3.

```
runmqtrm -m QM3
```

Dane wyjściowe:

```
C:\IBM\MQ>runmqtrm -m QM3
5724-H72 (C) Copyright IBM Corp. 1994, 2024. ALL RIGHTS RESERVED.
01/02/2012 16:17:15: IBM MQ trigger monitor started.
```

```
-----
01/02/2012 16:17:15: Waiting for a trigger message
```

- ii) Uruchom przykładowy program **amqsreq** w systemie QM2, aby wysłać żądanie i poczekać na odpowiedź.

```
C:\IBM\MQ>amqsreq QRA QM2
Sample AMQSREQ0 start
server queue is QRA
replies to 4F2961C802290020
A request message from QM2 to QR on QM3
```

```
response <A request message from QM2 to QR on QM3>
no more replies
Sample AMQSREQ0 end
```

Pojęcia pokrewne

[Kontrola dostępu i wiele kolejek transmisji klastra](#)

Zadania pokrewne

[Technologia klastrowa: izolowanie aplikacji przy użyciu wielu kolejek transmisji klastra](#)

[Łączenie w klastry: planowanie sposobu konfigurowania kolejek transmisji klastra](#)

[“Dodawanie menedżera kolejek do klastra: oddzielne kolejki transmisji” na stronie 307](#)

Wykonaj poniższe instrukcje, aby dodać menedżera kolejek do utworzonego klastra. Komunikaty do kolejek klastra i tematów są przesyłane za pomocą wielu kolejek transmisji klastra.

Dodawanie definicji kolejki zdalnej do izolowania komunikatów wysyłanych z menedżera kolejek gatewaya

Należy zmodyfikować konfigurację nakładających się klastrów, które korzystają z menedżera kolejek bramy. Po przestaniu komunikatów o modyfikacjach do aplikacji z menedżera kolejek bramy bez użycia tej samej kolejki transmisji lub kanałów, co inne komunikaty klastra. Rozwiązanie korzysta z zdalnej definicji kolejki klastrowej oraz oddzielnego kanału nadawczego i kolejki transmisji.

Zanim rozpocznie


Konstruowanie nakładających się klastrów pokazanych w aplikacji Aplikacja klient-serwer wdrożona na serwerze koncentrującym i architekturze mówionej przy użyciu klastrów IBM MQ w produkcji "Tworzenie dwóch nakładających się klastrów z menedżerem kolejek bramy" na stronie 332 , wykonując kroki opisane w tym zadaniu.

O tym zadaniu

Rozwiązanie korzysta z rozproszonego kolejkowania w celu rozdzielenia komunikatów dla aplikacji `Server App` z innego ruchu komunikatów w menedżerze kolejek gatewaya. Należy zdefiniować w programie QM1 definicję klastrowej kolejki zdalnej, aby odróżnić komunikaty do innej kolejki transmisji i innego kanału. Definicja kolejki zdalnej musi zawierać odwołanie do konkretnej kolejki transmisji, w której przechowywane są komunikaty tylko dla produktu Q1 w systemie QM3. W składniku Rysunek 51 na stronie 338 alias kolejki klastra Q1A jest uzupełniany przez definicję kolejki zdalnej Q1R oraz dodano kolejkę transmisji i kanał nadawczy.

W tym rozwiązaniu wszystkie komunikaty odpowiedzi są zwracane przy użyciu wspólnej bazy danych `SYSTEM.CLUSTER.TRANSMIT.QUEUE`.

Zaletą tego rozwiązania jest to, że można łatwo rozdzielić ruch dla wielu kolejek docelowych w tym samym menedżerze kolejek, w tym samym klastrze. Wadą rozwiązania jest to, że nie można korzystać z równoważenia obciążenia klastra między wieloma kopiami produktu Q1 w różnych menedżerach kolejek. Aby przewyciężyć tę wadę, patrz "Dodawanie kolejki wyjściowej klastra w celu izolowania ruchu komunikatów klastra wysłanego z menedżera kolejek bramy" na stronie 339. Użytkownik musi również zarządzać przełącznikiem z jednej kolejki transmisji do drugiej.



Rysunek 51. Aplikacja klient-serwer wdrożona na serwerze koncentrującym i mówią architekturę klastra przy użyciu definicji kolejek zdalnych

Procedura

1. Utwórz kanał, aby oddzielić ruch komunikatów dla produktu Q1 od menedżera kolejek bramy.
 - a) Utwórz kanał nadawczy w menedżerze kolejek gatewaya, QM1, do docelowego menedżera kolejek QM3.

```
DEFINE CHANNEL(QM1.QM3.Q1) CHLTYPE(SDR) CONNAME(QM3HostName(1413)) XMITQ(QM3.Q1) REPLACE
```

- b) Utwórz kanał odbiorczy w docelowym menedżerze kolejek, QM3.

```
DEFINE CHANNEL(QM1.QM3.Q1) CHLTYPE(RCVR) REPLACE
```

2. Utwórz kolejkę transmisji w menedżerze kolejek bramy dla ruchu komunikatów na serwerze Q1 .

```
DEFINE QLOCAL(QM3.Q1) USAGE(XMITQ) REPLACE
START CHANNEL(QM1.QM3.Q1)
```

Uruchomienie kanału powiązanego z kolejką transmisyjową powoduje powiązanie kolejki transmisji z kanałem. Kanał zostanie uruchomiony automatycznie, gdy kolejka transmisji zostanie powiązana z kanałem.

3. Należy uzupełnić definicję aliasu kolejki klastrowej dla produktu Q1 w menedżerze kolejek gatewaya za pomocą klastrowej definicji kolejki zdalnej.

```
DEFINE QREMOTE CLUSNL(ALL) RNAME(Q1) RQMNNAME(QM3) XMITQ(QM3.Q1) REPLACE
```

Co dalej

Test the configuration by sending a message to Q1 on QM3 from QM2 using the clustered queue remote definition Q1R on the gateway queue manager QM1.

1. Uruchom przykładowy program **amqspu**t w QM2 , aby umieścić komunikat.

```
C:\IBM\MQ>amqspu Q1R QM2
Sample AMQSPUT0 start
target queue is Q1R
Sample request message from QM2 to Q1 using Q1R
```

```
Sample AMQSPUT0 end
```

2. Uruchom przykładowy program **amqsge**t , aby pobrać komunikat z programu Q1 w systemie QM3 .

```
C:\IBM\MQ>amqsge Q1 QM3
Sample AMQSGE0 start
message <Sample request message from QM2 to Q1 using Q1R>
no more messages
Sample AMQSGE0 end
```

Pojęcia pokrewne

Kontrola dostępu i wiele kolejek transmisji klastra

Zadania pokrewne

Dodawanie kolejki wyjściowej klastra w celu izolowania ruchu komunikatów klastra wysłanego z menedżera kolejek bramy

Należy zmodyfikować konfigurację nakładających się klastrów, które korzystają z menedżera kolejek bramy. Po przesłaniu komunikatów o modyfikacjach do aplikacji z menedżera kolejek bramy bez użycia tej samej kolejki transmisji lub kanałów, co inne komunikaty klastra. Rozwiązanie korzysta z dodatkowej kolejki transmisji klastra w celu rozdzielenia ruchu komunikatów do jednego menedżera kolejek w klastrze.

Dodawanie klastra i kolejki wyjściowej klastra w celu izolowania ruchu komunikatów klastra wysłanego z menedżera kolejek bramy

Należy zmodyfikować konfigurację nakładających się klastrów, które korzystają z menedżera kolejek bramy. Po przesłaniu komunikatów o modyfikacjach do aplikacji z menedżera kolejek bramy bez użycia tej samej kolejki transmisji lub kanałów, co inne komunikaty klastra. Rozwiązanie korzysta z dodatkowego klastra w celu zlokalizowania komunikatów w określonej kolejce klastra.

Zmiana wartości domyślnej na oddzielne kolejki transmisji klastra w celu zlokalizowania ruchu komunikatów

Istnieje możliwość zmiany domyślnego sposobu, w jaki menedżer kolejek przechowuje komunikaty dla kolejki klastrowej lub tematu w kolejce transmisji. Zmiana wartości domyślnej udostępnia sposób izolowania komunikatów klastra w menedżerze kolejek bramy.

Łączenie w klastry: Izolacja aplikacji przy użyciu wielu kolejek transmisji klastra

Łączenie w klastry: planowanie konfigurowania kolejek transmisji klastra

“Dodawanie menedżera kolejek do klastra: oddzielne kolejki transmisji” na stronie 307

Wykonaj poniższe instrukcje, aby dodać menedżera kolejek do utworzonego klastra. Komunikaty do kolejek klastra i tematów są przesyłane za pomocą wielu kolejek transmisji klastra.

Dodawanie kolejki wyjściowej klastra w celu izolowania ruchu komunikatów klastra wysłanego z menedżera kolejek bramy

Należy zmodyfikować konfigurację nakładających się klastrów, które korzystają z menedżera kolejek bramy. Po przesłaniu komunikatów o modyfikacjach do aplikacji z menedżera kolejek bramy bez użycia tej samej kolejki transmisji lub kanałów, co inne komunikaty klastra. Rozwiązanie korzysta z dodatkowej kolejki transmisji klastra w celu rozdzielenia ruchu komunikatów do jednego menedżera kolejek w klastrze.

Zanim rozpocznie

1. Menedżer kolejek bramy musi być w wersji IBM WebSphere MQ 7.5 lub nowszej.
2. Konstruowanie nakładających się klastrów pokazanych w aplikacji Aplikacja klient-serwer wdrożona na serwerze koncentrującym i architekturze mówionej przy użyciu klastrów IBM MQ w produkcji “Tworzenie dwóch nakładających się klastrów z menedżerem kolejek bramy” na stronie 332, wykonując kroki opisane w tym zadaniu.

O tym zadaniu


W menedżerze kolejek gatewaya, QM1 dodaj kolejkę transmisji i ustaw atrybut kolejki CLCHNAME. Ustaw CLCHNAME na nazwę kanału odbierającego klastry w systemie QM3; patrz Rysunek 52 na stronie 341.

To rozwiązanie ma wiele zalet w porównaniu z rozwiązaniem opisanym w podręczniku “Dodawanie definicji kolejki zdalnej do izolowania komunikatów wysyłanych z menedżera kolejek gatewaya” na stronie 337:

- Wymaga to mniejszej liczby dodatkowych definicji.
- Obsługuje równoważenie obciążenia między wieloma kopiami kolejki docelowej Q1, w różnych menedżerach kolejek w tym samym klastrze, CL2.
- Menedżer kolejek bramy automatycznie przetacza się na nową konfigurację, gdy kanał zostanie zrestartowany bez rozluźnia żadnych komunikatów.
- Menedżer kolejek gatewaya kontynuuje przekazywanie komunikatów w tej samej kolejności, w jakiej zostały odebrane. W związku z tym, nawet jeśli przetacznik ma miejsce z komunikatami dla kolejki Q1 w QM3, nadal w systemie SYSTEM.CLUSTER.TRANSMIT.QUEUE.

Konfiguracja w celu zlokalizowania ruchu komunikatów klastra w produkcji Rysunek 52 na stronie 341 nie powoduje, że jest to wielka izolacja ruchu jako konfiguracja korzystająca z kolejek zdalnych w produkcji “Dodawanie definicji kolejki zdalnej do izolowania komunikatów wysyłanych z menedżera kolejek gatewaya” na stronie 337. Jeśli menedżer kolejek QM3 w produkcji CL2 obsługuje wiele różnych kolejek klastra i aplikacji serwera, wszystkie te kolejki współużytkuje kanał klastra CL2.QM3, łącząc produkt QM1 z serwerem QM3. Dodatkowe przepływy są zilustrowane w programie Rysunek 52 na stronie 341 za pomocą szarej strzałki reprezentującej potencjalny ruch komunikatów klastra z SYSTEM.CLUSTER.TRANSMIT.QUEUE do kanału nadawczego klastra CL2.QM3.

Środek zaradczy polega na ograniczeniu menedżera kolejek do jednej kolejki klastra w konkretnym klastrze. Jeśli menedżer kolejek obsługuje już liczbę kolejek klastra, to aby spełnić to ograniczenie, należy albo utworzyć inny menedżer kolejek, albo utworzyć inny klastr; patrz “Dodawanie klastra i kolejki wyjściowej klastra w celu izolowania ruchu komunikatów klastra wysłanego z menedżera kolejek bramy” na stronie 343.



Rysunek 52. Aplikacja klient-serwer wdrożona na serwerze koncentrującym i architekturze mówionej korzystała z dodatkowej kolejki transmisji klastra.

Procedura

1. Utwórz dodatkową kolejkę transmisji klastra dla kanału nadawczego klastra CL2.QM3 w menedżerze kolejek gatewaya, QM1.

```
*... on QM1
DEFINE QLOCAL(XMITQ.CL2.QM3) USAGE(XMITQ) CLCHNAME(CL2.QM3)
```

2. Przełącz się na kolejkę transmisji XMITQ.CL2.QM3.
 - a) Zatrzymaj kanał wysyłający klastry CL2.QM3.

```
*... On QM1
STOP CHANNEL(CL2.QM3)
```

Odpowiedź jest taka, że komenda została zaakceptowana:

```
AMQ8019: Stop IBM MQ channel accepted.
```

- b) Sprawdź, czy kanał CL2.QM3 został zatrzymany.

Jeśli kanał nie zostanie zatrzymany, można ponownie uruchomić komendę **STOP CHANNEL** z opcją **FORCE**. Przykład ustawienia opcji **FORCE** oznacza, że kanał nie zostanie zatrzymany i nie będzie można zrestartować innego menedżera kolejek w celu zsynchronizowania kanału.

```
*... On QM1
start
```

Odpowiedź jest podsumowaniem statusu kanału

```
AMQ8417: Display Channel Status details.  
CHANNEL(CL2.QM3)           CHLTYPE(CLUSSDR)  
CONNNAME(127.0.0.1(1413)) CURRENT  
RQMNAME(QM3)              STATUS(STOPPED)  
SUBSTATE(MQGET)           XMITQ(SYSTEM.CLUSTER.TRANSMIT.QUEUE)
```

c) Uruchom kanał CL2.QM3.

```
*... On QM1  
START CHANNEL(CL2.QM3)
```

Odpowiedź jest taka, że komenda została zaakceptowana:

```
AMQ8018: Start IBM MQ channel accepted.
```

d) Sprawdź, czy kanał został uruchomiony.

```
*... On QM1  
DISPLAY CHSTATUS(CL2.QM3)
```

Odpowiedź jest podsumowaniem statusu kanału:

```
AMQ8417: Display Channel Status details.  
CHANNEL(CL2.QM3)           CHLTYPE(CLUSSDR)  
CONNNAME(127.0.0.1(1413)) CURRENT  
RQMNAME(QM3)              STATUS(RUNNING)  
SUBSTATE(MQGET)           XMITQ(XMITQ.CL2.QM3)
```

e) Sprawdź, czy kolejka transmisji została przełączona.

Monitoruj dziennik błędów menedżera kolejek bramy dla komunikatu " AMQ7341 Kolejka transmisji dla kanału CL2.QM3 to XMITQ.CL2.QM3 ".

Co dalej

Test the separate transmission queue by sending a message from QM2 to Q1 on QM3 using the queue alias definition Q1A

1. Uruchom przykładowy program **amqspout** w systemie QM2 , aby umieścić komunikat.

```
C:\IBM\MQ>amqspout Q1A QM2  
Sample AMQSPUT0 start  
target queue is Q1A  
Sample request message from QM2 to Q1 using Q1A
```

```
Sample AMQSPUT0 end
```

2. Uruchom przykładowy program **amqsget** , aby pobrać komunikat z serwisu Q1 w systemie QM3 .

```
C:\IBM\MQ>amqsget Q1 QM3  
Sample AMQSGET0 start  
message <Sample request message from QM2 to Q1 using Q1A>  
no more messages  
Sample AMQSGET0 end
```

Pojęcia pokrewne

Kontrola dostępu i wiele kolejek transmisji klastra

“Praca z kolejkami transmisji klastra i kanałami nadawczym klastra” na stronie 287

Komunikaty między menedżerami kolejek klastrowych są zapisywane w kolejkach transmisji klastra i przekazywane przez kanały wysyłające klastry. W dowolnym momencie kanał wysyłający klastry jest powiązany z jedną kolejką transmisji. Jeśli konfiguracja kanału zostanie zmieniona, może ona przełączyć się do innej kolejki transmisji przy następnym jej uruchomieniu. Przetwarzanie tego przełącznika jest zautomatyzowane i transakcyjne.

Zadania pokrewne

Dodawanie definicji kolejki zdalnej do izolowania komunikatów wysyłanych z menedżera kolejek gatewaya
Należy zmodyfikować konfigurację nakładających się klastrów, które korzystają z menedżera kolejek bramy. Po przesłaniu komunikatów o modyfikacjach do aplikacji z menedżera kolejek bramy bez użycia tej samej kolejki transmisji lub kanałów, co inne komunikaty klastra. Rozwiązanie korzysta z zdalnej definicji kolejki klastrowej oraz oddzielnego kanału nadawczego i kolejki transmisji.

Dodawanie klastra i kolejki wyjściowej klastra w celu izolowania ruchu komunikatów klastra wysłanego z menedżera kolejek bramy

Należy zmodyfikować konfigurację nakładających się klastrów, które korzystają z menedżera kolejek bramy. Po przesłaniu komunikatów o modyfikacjach do aplikacji z menedżera kolejek bramy bez użycia tej samej kolejki transmisji lub kanałów, co inne komunikaty klastra. Rozwiązanie korzysta z dodatkowego klastra w celu zlokalizowania komunikatów w określonej kolejce klastra.

Zmiana wartości domyślnej na oddzielne kolejki transmisji klastra w celu zlokalizowania ruchu komunikatów

Istnieje możliwość zmiany domyślnego sposobu, w jaki menedżer kolejek przechowuje komunikaty dla kolejki klastrowej lub tematu w kolejce transmisji. Zmiana wartości domyślnej udostępnia sposób izolowania komunikatów klastra w menedżerze kolejek bramy.

Łączenie w klastry: Izolacja aplikacji przy użyciu wielu kolejek transmisji klastra

Łączenie w klastry: planowanie konfigurowania kolejek transmisji klastra

“Dodawanie menedżera kolejek do klastra: oddzielne kolejki transmisji” na stronie 307

Wykonaj poniższe instrukcje, aby dodać menedżera kolejek do utworzonego klastra. Komunikaty do kolejek klastra i tematów są przesyłane za pomocą wielu kolejek transmisji klastra.

Dodawanie klastra i kolejki wyjściowej klastra w celu izolowania ruchu komunikatów klastra wysłanego z menedżera kolejek bramy

Należy zmodyfikować konfigurację nakładających się klastrów, które korzystają z menedżera kolejek bramy. Po przesłaniu komunikatów o modyfikacjach do aplikacji z menedżera kolejek bramy bez użycia tej samej kolejki transmisji lub kanałów, co inne komunikaty klastra. Rozwiązanie korzysta z dodatkowego klastra w celu zlokalizowania komunikatów w określonej kolejce klastra.

Zanim rozpocznie

Kroki w zadaniu są zapisywane w celu zmodyfikowania konfiguracji ilustrowanych w produkcie Rysunek 52 na stronie 341.

1. Menedżer kolejek bramy musi być w wersji IBM WebSphere MQ 7.5 lub nowszej.
2. Konstruowanie nakładających się klastrów pokazanych w aplikacji Aplikacja klient-serwer wdrożona na serwerze koncentrującym i architekturze mówionej przy użyciu klastrów IBM MQ w produkcie “Tworzenie dwóch nakładających się klastrów z menedżerem kolejek bramy” na stronie 332, wykonując kroki opisane w tym zadaniu.
3. Wykonaj kroki opisane w sekcji Rysunek 52 na stronie 341 w produkcie “Dodawanie kolejki wyjściowej klastra w celu izolowania ruchu komunikatów klastra wysłanego z menedżera kolejek bramy” na stronie 339, aby utworzyć rozwiązanie bez dodatkowego klastra. Użyj tej opcji jako podstawy dla kroków w tym zadaniu.


O tym zadaniu

Rozwiązanie izolowania ruchu komunikatów do pojedynczej aplikacji w programie “Dodawanie kolejki wyjściowej klastra w celu izolowania ruchu komunikatów klastra wysłanego z menedżera kolejek bramy” na stronie 339 działa, jeśli docelowa kolejka klastra jest jedyną kolejką klastra w menedżerze kolejek. Jeśli tak nie jest, masz dwie możliwości. Przenieś kolejkę do innego menedżera kolejek lub utwórz klastr, który izoluje kolejkę z innych kolejek klastra w menedżerze kolejek.

To zadanie umożliwia dodanie klastra w celu wyizolowania kolejki docelowej. Klastr jest dodawany tylko do tego celu. W praktyce podejście do zadania polegającego na izolowaniu pewnych aplikacji systematycznie, gdy użytkownik jest w trakcie projektowania klastrów i schematów nazewnictwa klastrów. Dodanie klastra za każdym razem, gdy kolejka wymaga odseparowania, może zostać zakończone z wieloma klastrami, które mają być zarządzane. W ramach tego zadania można zmienić konfigurację w programie “Dodawanie kolejki wyjściowej klastra w celu izolowania ruchu komunikatów klastra wysłanego z menedżera kolejek bramy” na stronie 339, dodając klastr CL3 w celu zlokalizowania Q1 w systemie QM3. Aplikacje są nadal uruchamiane w trakcie całej zmiany.

Nowe i zmienione definicje są podświetlone w programie Rysunek 53 na stronie 345. Podsumowanie zmian jest następujące: Tworzenie klastra, co oznacza, że należy również utworzyć nowe repozytorium pełnego klastra. W tym przykładzie produkt QM3 jest jednym z pełnych repozytoriów dla produktu CL3. Aby dodać menedżer kolejek bramy do nowego klastra, należy utworzyć kanały wysyłające klastry i kanały odbierające klastry dla programu QM1. Zmień definicję Q1, aby przetączyć ją na CL3. Zmodyfikuj listę nazw klastrów w menedżerze kolejek gatewaya i dodaj kolejkę transmisji klastra, aby użyć nowego kanału klastra. Na koniec należy przetączyć alias kolejki Q1A na nową listę nazw klastrów.

Program IBM MQ nie może przysyłać komunikatów z kolejki transmisji XMITQ.CL2.QM3, która została dodana do nowej kolejki transmisji XMITQ.CL3.QM3 w programie “Dodawanie kolejki wyjściowej klastra w celu izolowania ruchu komunikatów klastra wysłanego z menedżera kolejek bramy” na stronie 339 automatycznie. Może on przysyłać komunikaty automatycznie tylko wtedy, gdy obie kolejki transmisji są obsługiwane przez ten sam kanał nadawczy klastra. Zamiast tego zadanie opisuje jeden sposób ręcznego wykonania przetącznika, który może być odpowiedni dla użytkownika. Po zakończeniu przesyłania dostępna jest opcja odwrócenia w celu użycia domyślnej kolejki transmisji klastra dla innych kolejek klastra CL2 w systemie QM3. Można również nadal używać produktu XMITQ.CL2.QM3. Jeśli zdecydujesz się powrócić do domyślnej kolejki transmisji klastra, menedżer kolejek bramy automatycznie zarządza przetącznikiem.



Rysunek 53. Użycie dodatkowego klastra w celu rozdzielenia ruchu komunikatów w menedżerze kolejek bramy, który przechodzi do jednego z wielu kolejek klastra w tym samym menedżerze kolejek

Procedura

1. Zmień menedżery kolejek QM3 i QM5 tak, aby repozytoria były używane zarówno dla produktów CL2, jak i CL3.

Aby menedżer kolejek był elementem wielu klastrów, musi on używać listy nazw klastrów w celu zidentyfikowania klastrów, których jest członkiem.

```
*... On QM3 and QM5
DEFINE NAMLIST(CL23) NAMES(CL2, CL3) REPLACE
ALTER QMGR REPOS(' ') REPOSNL(CL23)
```

2. Define the channels between the queue managers QM3 and QM5 for CL3.

```
*... On QM3
DEFINE CHANNEL(CL3.QM5) CHLTYPE(CLUSSDR) CONNAME('localhost(1415)') CLUSTER(CL3) REPLACE
DEFINE CHANNEL(CL3.QM3) CHLTYPE(CLUSRCVR) CONNAME('localhost(1413)') CLUSTER(CL3) REPLACE

*... On QM5
DEFINE CHANNEL(CL3.QM3) CHLTYPE(CLUSSDR) CONNAME('localhost(1413)') CLUSTER(CL3) REPLACE
DEFINE CHANNEL(CL3.QM5) CHLTYPE(CLUSRCVR) CONNAME('localhost(1415)') CLUSTER(CL3) REPLACE
```

3. Dodaj menedżera kolejek gatewaya do programu CL3.

Dodaj menedżer kolejek bramy, dodając QM1 do CL3 jako częściowe repozytorium. Utwórz częściowe repozytorium, dodając kanały wysyłające klastry i kanały odbierające klastry do produktu QM1.

Należy również dodać CL3 do listy nazw wszystkich klastrów połączonych z menedżerem kolejek bramy.

```
*... On QM1
DEFINE CHANNEL(CL3.QM3) CHLTYPE(CLUSSDR) CONNAME('localhost(1413)') CLUSTER(CL3) REPLACE
```

```
DEFINE CHANNEL(CL3.QM1) CHLTYPE(CLUSRCVR) CONNAME('localhost(1411)') CLUSTER(CL3) REPLACE
ALTER NAMELIST(ALL) NAMES(CL1, CL2, CL3)
```

4. Dodaj kolejkę transmisji klastra do menedżera kolejek gatewaya QM1, aby komunikaty były wysyłane do programu CL3 w systemie QM3.

Najpierw należy zatrzymać kanał wysyłający klastry, przesyłając komunikaty z kolejki transmisji do momentu, gdy użytkownik będzie gotowy do przełączenia kolejek transmisji.

```
*... On QM1
DEFINE QLOCAL(XMITQ.CL3.QM3) USAGE(XMITQ) CLCHNAME(CL3.QM3) GET(DISABLED) REPLACE
```

5. Opróżnia komunikaty z istniejącej kolejki transmisji klastra XMITQ.CL2.QM3.

Ta podprocedura ma na celu zachowanie kolejności komunikatów w programie Q1 w celu dopasowania do kolejności, w jakiej zostały one wysłane do menedżera kolejek bramy. W przypadku klastrów, porządkowanie komunikatów nie jest w pełni gwarantowane, ale jest prawdopodobne. Jeśli wymagana jest gwarantowana kolejność komunikatów, aplikacje muszą definiować kolejność komunikatów. Patrz [Kolejność](#), w jakiej komunikaty są pobierane z kolejki.

- a) Change the target queue Q1 on QM3 from CL2 to CL3.

```
*... On QM3
ALTER QLOCAL(Q1) CLUSTER(CL3)
```

- b) Monitoruj XMITQ.CL3.QM3 aż do momentu, gdy komunikaty zaczną być dostarczane do niego.

Komunikaty zaczynają być dostarczane do XMITQ.CL3.QM3, gdy przełącznik Q1 do CL3 jest propagowany do menedżera kolejek bramy.

```
*... On QM1
DISPLAY QUEUE(XMITQ.CL3.QM3) CURDEPTH
```

- c) Monitoruj program XMITQ.CL2.QM3, dopóki nie będzie miał żadnych komunikatów oczekujących na dostarczenie do produktu Q1 w systemie QM3.

Uwaga: Produkt XMITQ.CL2.QM3 może przechowywać komunikaty dla innych kolejek w systemie QM3, które są elementami CL2, w którym to przypadku głębokość może nie być równa zero.

```
*... On QM1
DISPLAY QUEUE(XMITQ.CL2.QM3) CURDEPTH
```

- d) Włącz pobieranie z nowej kolejki transmisji klastra, XMITQ.CL3.QM3

```
*... On QM1
ALTER QLOCAL(XMITQ.CL3.QM3) GET(ENABLED)
```

6. Usuń starą kolejkę transmisji klastra (XMITQ.CL2.QM3), jeśli nie jest ona już wymagana.

Komunikaty dla kolejek klastra w programie CL2 w systemie QM3 są przywracane do używania domyślnej kolejki transmisji klastra w menedżerze kolejek bramy QM1. Domyślną kolejką transmisji klastra jest SYSTEM.CLUSTER.TRANSMIT.QUEUE, lub SYSTEM.CLUSTER.TRANSMIT.CL2.QM3. Zależy to od tego, czy wartość atrybutu menedżera kolejek **DEFCLXQ** w systemie QM1 to SCTQ, czy CHANNEL. Menedżer kolejek przesyła komunikaty z programu XMITQ.CL2.QM3 automatycznie po następnym uruchomieniu kanału nadawczego klastra CL2.QM3.

- a) Zmień kolejkę transmisji, XMITQ.CL2.QM3, z kolejki transmisji klastra, aby była normalną kolejką transmisji.

Spowoduje to przerwanie powiązania kolejki transmisji z dowolnymi kanałami nadawczym klastra. W odpowiedzi produkt IBM MQ automatycznie przesyła komunikaty z programu XMITQ.CL2.QM3 do domyślnej kolejki transmisji klastra, gdy kanał nadawczy klastra jest uruchomiony. Do tego czasu komunikaty dla CL2 w systemie QM3 są nadal umieszczane w systemie XMITQ.CL2.QM3.

```
*... On QM1
ALTER QLOCAL(XMITQ.CL2.QM3) CLCHNAME(' ')
```

b) Zatrzymaj kanał wysyłający klastry CL2.QM3.

Zatrzymywanie i restartowanie kanału nadawczego klastra inicjuje przesyłanie komunikatów z programu XMITQ.CL2.QM3 do domyślnej kolejki transmisji klastra. Zwykle można zatrzymać i uruchomić kanał ręcznie w celu uruchomienia przesyłania. Operacja przesyłania zostanie uruchomiona automatycznie, jeśli kanał zostanie zrestartowany po zamknięciu okresu, w którym upłyne okres odłączania.

```
*... On QM1
STOP CHANNEL(CL2.QM3)
```

Odpowiedź jest taka, że komenda została zaakceptowana:

```
AMQ8019: Stop IBM MQ channel accepted.
```

c) Sprawdź, czy kanał CL2.QM3 został zatrzymany.

Jeśli kanał nie zostanie zatrzymany, można ponownie uruchomić komendę **STOP CHANNEL** z opcją **FORCE**. Przykład ustawienia opcji **FORCE** oznacza, że kanał nie zostanie zatrzymany i nie będzie można zrestartować innego menedżera kolejek w celu zsynchronizowania kanału.

```
*... On QM1
DISPLAY CHSTATUS(CL2.QM3)
```

Odpowiedź jest podsumowaniem statusu kanału

```
AMQ8417: Display Channel Status details.
CHANNEL(CL2.QM3)                CHLTYPE(CLUSSDR)
CONNNAME(127.0.0.1(1413))      CURRENT
RQMNAME(QM3)                   STATUS(STOPPED)
SUBSTATE(MQGET)                XMITQ(XMITQ.CL2.QM3)
```

d) Uruchom kanał CL2.QM3.

```
*... On QM1
START CHANNEL(CL2.QM3)
```

Odpowiedź jest taka, że komenda została zaakceptowana:

```
AMQ8018: Start IBM MQ channel accepted.
```

e) Sprawdź, czy kanał został uruchomiony.

```
*... On QM1
DISPLAY CHSTATUS(CL2.QM3)
```

Odpowiedź jest podsumowaniem statusu kanału:

```
AMQ8417: Display Channel Status details.
CHANNEL(CL2.QM3)                CHLTYPE(CLUSSDR)
CONNNAME(127.0.0.1(1413))      CURRENT
RQMNAME(QM3)                   STATUS(RUNNING)
SUBSTATE(MQGET)                XMITQ(SYSTEM.CLUSTER.TRANSMIT.QUEUE/CL2.QM3)
```

f) Monitoruj dziennik błędów menedżera kolejek bramy pod kątem komunikatu " AMQ7341 Kolejka transmisji dla kanału CL2.QM3 to SYSTEM.CLUSTER.TRANSMIT.QUEUE/CL2.QM3 ".

g) Usuń kolejkę transmisji klastra XMITQ.CL2.QM3.

```
*... On QM1
DELETE QLOCAL(XMITQ.CL2.QM3)
```

Co dalej

Test the separately clustered queue by sending a message from QM2 to Q1 on QM3 using the queue alias definition Q1A

1. Uruchom przykładowy program **amqspu**t w systemie QM2 , aby umieścić komunikat.

```
C:\IBM\MQ>amqspu Q1A QM2
Sample AMQSPUT0 start
target queue is Q1A
Sample request message from QM2 to Q1 using Q1A
```

```
Sample AMQSPUT0 end
```

2. Uruchom przykładowy program **amqsge**t , aby pobrać komunikat z serwisu Q1 w systemie QM3 .

```
C:\IBM\MQ>amqsge Q1 QM3
Sample AMQSGE0 start
message <Sample request message from QM2 to Q1 using Q1A>
no more messages
Sample AMQSGE0 end
```

Pojęcia pokrewne

Kontrola dostępu i wiele kolejek transmisji klastra

“Praca z kolejkami transmisji klastra i kanałami nadawczym klastra” na stronie 287

Komunikaty między menedżerami kolejek klastrowych są zapisywane w kolejkach transmisji klastra i przekazywane przez kanały wysyłające klastry. W dowolnym momencie kanał wysyłający klastry jest powiązany z jedną kolejką transmisji. Jeśli konfiguracja kanału zostanie zmieniona, może ona przetączyć się do innej kolejki transmisji przy następnym jej uruchomieniu. Przetwarzanie tego przetącznika jest zautomatyzowane i transakcyjne.

Zadania pokrewne

Dodawanie definicji kolejki zdalnej do izolowania komunikatów wysyłanych z menedżera kolejek gatewaya

Należy zmodyfikować konfigurację nakładających się klastrów, które korzystają z menedżera kolejek bramy. Po przesłaniu komunikatów o modyfikacjach do aplikacji z menedżera kolejek bramy bez użycia tej samej kolejki transmisji lub kanałów, co inne komunikaty klastra. Rozwiązanie korzysta z zdalnej definicji kolejki klastrowej oraz oddzielnego kanału nadawczego i kolejki transmisji.

Dodawanie kolejki wyjściowej klastra w celu izolowania ruchu komunikatów klastra wysłanego z menedżera kolejek bramy

Należy zmodyfikować konfigurację nakładających się klastrów, które korzystają z menedżera kolejek bramy. Po przesłaniu komunikatów o modyfikacjach do aplikacji z menedżera kolejek bramy bez użycia tej samej kolejki transmisji lub kanałów, co inne komunikaty klastra. Rozwiązanie korzysta z dodatkowej kolejki transmisji klastra w celu rozdzielenia ruchu komunikatów do jednego menedżera kolejek w klastrze.

Zmiana wartości domyślnej na oddzielne kolejki transmisji klastra w celu zlokalizowania ruchu komunikatów

Istnieje możliwość zmiany domyślnego sposobu, w jaki menedżer kolejek przechowuje komunikaty dla kolejki klastrowej lub tematu w kolejce transmisji. Zmiana wartości domyślnej udostępnia sposób izolowania komunikatów klastra w menedżerze kolejek bramy.

Łączenie w klastry: Izolacja aplikacji przy użyciu wielu kolejek transmisji klastra

Łączenie w klastry: planowanie konfigurowania kolejek transmisji klastra

“Dodawanie menedżera kolejek do klastra: oddzielne kolejki transmisji” na stronie 307

Wykonaj poniższe instrukcje, aby dodać menedżera kolejek do utworzonego klastra. Komunikaty do kolejek klastra i tematów są przesyłane za pomocą wielu kolejek transmisji klastra.

Zmiana wartości domyślnej na oddzielne kolejki transmisji klastra w celu zlokalizowania ruchu komunikatów

Istnieje możliwość zmiany domyślnego sposobu, w jaki menedżer kolejek przechowuje komunikaty dla kolejki klastrowej lub tematu w kolejce transmisji. Zmiana wartości domyślnej udostępnia sposób izolowania komunikatów klastra w menedżerze kolejek bramy.


Zanim rozpocznie

1. Menedżer kolejek bramy musi być w wersji IBM WebSphere MQ 7.5 lub nowszej.
2. Konstruowanie nakładających się klastrów pokazanych w aplikacji Aplikacja klient-serwer wdrożona na serwerze koncentrującym i architekturze mówionej przy użyciu klastrów IBM MQ w produkcji “Tworzenie dwóch nakładających się klastrów z menedżerem kolejek bramy” na stronie 332, wykonując kroki opisane w tym zadaniu.

O tym zadaniu

Aby zaimplementować architekturę z wieloma kolejkami klastrów, menedżer kolejek bramy musi być w wersji IBM WebSphere MQ 7.5 lub nowszej. Aby można było używać wielu kolejek transmisji klastra, należy zmienić domyślny typ kolejki transmisji klastra w menedżerze kolejek bramy. Zmień wartość atrybutu menedżera kolejek **DEFCLXQ** w QM1 z SCTQ na CHANNEL; patrz Rysunek 54 na stronie 350. Diagram przedstawia jeden przepływ komunikatów. W przypadku przepływów do innych menedżerów kolejek lub do innych klastrów menedżer kolejek tworzy dodatkowe trwałe dynamiczne kolejki transmisji klastra. Każdy kanał wysyłający klastry przekazuje komunikaty z innej kolejki transmisji klastra.

Zmiana nie zostanie zmieniona natychmiast, chyba że połączenie menedżera kolejek bramy z klastrami po raz pierwszy jest nawiązane. Zadanie obejmuje kroki dla typowego przypadku zarządzania zmianą w istniejącej konfiguracji. Aby skonfigurować menedżer kolejek w celu użycia oddzielnych kolejek transmisji klastra, gdy po raz pierwszy dołącza się do klastra, należy zapoznać się z “Dodawanie menedżera kolejek do klastra: oddzielne kolejki transmisji” na stronie 307.



Rysunek 54. Aplikacja klient-serwer wdrożono w koncentratorze i architekturze mówionej z osobnymi kolejkami transmisji klastra w menedżerze kolejek bramy.

Procedura

1. Zmień menedżer kolejek bramy w taki sposób, aby korzystała z oddzielnych kolejek transmisji klastra.

```
*... On QM1
ALTER QMGR DEFCLXQ(CHANNEL)
```

2. Przełącz się na osobne kolejki transmisji klastra.

Dowolny kanał nadawczy klastra, który nie jest uruchomiony, przełącza się na używanie oddzielnych kolejek transmisji klastra przy następnym uruchomieniu.

Aby przełączyć działające kanały, zrestartuj menedżer kolejek lub wykonaj następujące kroki:

- a) Wyświetl listę kanałów nadawczych klastra, które działają z produktem SYSTEM.CLUSTER.TRANSMIT.QUEUE.

```
*... On QM1
DISPLAY CHSTATUS(*) WHERE(XMITQ EQ 'SYSTEM.CLUSTER.TRANSMIT.QUEUE')
```

Odpowiedź jest listą raportów o statusie kanału:

```
AMQ8417: Display Channel Status details.
CHANNEL(CL1.QM2)                CHLTYPE(CLUSSDR)
CONNNAME(127.0.0.1(1412))       CURRENT
RQMNAME(QM2)                    STATUS(RUNNING)
SUBSTATE(MQGET)                 XMITQ(SYSTEM.CLUSTER.TRANSMIT.QUEUE)
AMQ8417: Display Channel Status details.
```

```

CHANNEL (CL2.QM3)           CHLTYPE (CLUSSDR)
CONNNAME (127.0.0.1(1413)) CURRENT
RQMNAME (QM3)              STATUS (RUNNING)
SUBSTATE (MQGET)           XMITQ (SYSTEM.CLUSTER.TRANSMIT.QUEUE)
AMQ8417: Display Channel Status details.
CHANNEL (CL2.QM5)           CHLTYPE (CLUSSDR)
CONNNAME (127.0.0.1(1415)) CURRENT
RQMNAME (QM5)              STATUS (RUNNING)
SUBSTATE (MQGET)           XMITQ (SYSTEM.CLUSTER.TRANSMIT.QUEUE)
AMQ8417: Display Channel Status details.
CHANNEL (CL1.QM4)           CHLTYPE (CLUSSDR)
CONNNAME (127.0.0.1(1414)) CURRENT
RQMNAME (QM4)              STATUS (RUNNING)
SUBSTATE (MQGET)           XMITQ (SYSTEM.CLUSTER.TRANSMIT.QUEUE)

```

b) Zatrzymaj uruchomione kanały

Dla każdego kanału na liście uruchom następującą komendę:

```
*... On QM1
STOP CHANNEL (ChannelName)
```

Gdzie *ChannelName* to każdy z CL1.QM2, CL1.QM4, CL1.QM3, CL1.QM5.

Odpowiedź jest taka, że komenda została zaakceptowana:

AMQ8019: Stop IBM MQ channel accepted.

c) Monitoruj, które kanały są zatrzymane

```
*... On QM1
DISPLAY CHSTATUS(*) WHERE (XMITQ EQ 'SYSTEM.CLUSTER.TRANSMIT.QUEUE')
```

Odpowiedź jest listą kanałów, które są nadal uruchomione i kanały, które są zatrzymane:

```

AMQ8417: Display Channel Status details.
CHANNEL (CL1.QM2)           CHLTYPE (CLUSSDR)
CONNNAME (127.0.0.1(1412)) CURRENT
RQMNAME (QM2)              STATUS (STOPPED)
SUBSTATE ( )                XMITQ (SYSTEM.CLUSTER.TRANSMIT.QUEUE)
AMQ8417: Display Channel Status details.
CHANNEL (CL2.QM3)           CHLTYPE (CLUSSDR)
CONNNAME (127.0.0.1(1413)) CURRENT
RQMNAME (QM3)              STATUS (STOPPED)
SUBSTATE ( )                XMITQ (SYSTEM.CLUSTER.TRANSMIT.QUEUE)
AMQ8417: Display Channel Status details.
CHANNEL (CL2.QM5)           CHLTYPE (CLUSSDR)
CONNNAME (127.0.0.1(1415)) CURRENT
RQMNAME (QM5)              STATUS (STOPPED)
SUBSTATE ( )                XMITQ (SYSTEM.CLUSTER.TRANSMIT.QUEUE)
AMQ8417: Display Channel Status details.
CHANNEL (CL1.QM4)           CHLTYPE (CLUSSDR)
CONNNAME (127.0.0.1(1414)) CURRENT
RQMNAME (QM4)              STATUS (STOPPED)
SUBSTATE ( )                XMITQ (SYSTEM.CLUSTER.TRANSMIT.QUEUE)

```

d) Uruchom każdy zatrzymany kanał.

Wykonaj ten krok dla wszystkich uruchomionych kanałów. Jeśli kanał nie zostanie zatrzymany, można ponownie uruchomić komendę **STOP CHANNEL** z opcją **FORCE**. Przykład ustawienia

opcji FORCE oznacza, że kanał nie zostanie zatrzymany i nie będzie można zrestartować innego menedżera kolejek w celu zsynchronizowania kanału.

```
*... On QM1
START CHANNEL(CL2.QM5)
```

Odpowiedź jest taka, że komenda została zaakceptowana:

AMQ8018: Start IBM MQ channel accepted.

e) Monitoruj komutowane kolejki transmisji.

Monitoruj dziennik błędów menedżera kolejek bramy pod kątem komunikatu " AMQ7341 Kolejka transmisji dla kanału CL2.QM3 to SYSTEM.CLUSTER.TRANSMIT.QUEUE/CL2.QM3 ".

f) Sprawdź, czy produkt SYSTEM.CLUSTER.TRANSMIT.QUEUE nie jest już używany.

```
*... On QM1
DISPLAY CHSTATUS(*) WHERE(XMITQ EQ 'SYSTEM.CLUSTER.TRANSMIT.QUEUE')
DISPLAY QUEUE(SYSTEM.CLUSTER.TRANSMIT.QUEUE) CURDEPTH
```

Odpowiedź jest listą raportów o statusie kanału i głębokości SYSTEM.CLUSTER.TRANSMIT.QUEUE:

```
AMQ8420: Channel Status not found.
AMQ8409: Display Queue details.
QUEUE(SYSTEM.CLUSTER.TRANSMIT.QUEUE)      TYPE(QLOCAL)
CURDEPTH(0)
```

g) Monitoruj, które kanały są uruchomione

```
*... On QM1
DISPLAY CHSTATUS(*) WHERE(XMITQ LK 'SYSTEM.CLUSTER.TRANSMIT.*')
```

Odpowiedź jest listą kanałów, w tym przypadku są już uruchomione z nowymi domyślnymi kolejkami transmisji klastra:

```
AMQ8417: Display Channel Status details.
CHANNEL(CL1.QM2)                                CHLTYPE(CLUSSDR)
CONNNAME(127.0.0.1(1412))                       CURRENT
RQMNAME(QM2)                                    STATUS(RUNNING)
SUBSTATE(MQGET)
XMITQ(SYSTEM.CLUSTER.TRANSMIT.CL1.QM2)
AMQ8417: Display Channel Status details.
CHANNEL(CL2.QM3)                                CHLTYPE(CLUSSDR)
CONNNAME(127.0.0.1(1413))                       CURRENT
RQMNAME(QM3)                                    STATUS(RUNNING)
SUBSTATE(MQGET)
XMITQ(SYSTEM.CLUSTER.TRANSMIT.CL2.QM3)
AMQ8417: Display Channel Status details.
CHANNEL(CL2.QM5)                                CHLTYPE(CLUSSDR)
CONNNAME(127.0.0.1(1415))                       CURRENT
RQMNAME(QM5)                                    STATUS(RUNNING)
SUBSTATE(MQGET)
XMITQ(SYSTEM.CLUSTER.TRANSMIT.CL2.QM5)
AMQ8417: Display Channel Status details.
CHANNEL(CL1.QM4)                                CHLTYPE(CLUSSDR)
CONNNAME(127.0.0.1(1414))                       CURRENT
```

RQMNAME (QM4)
SUBSTATE (MQGET)
XMITQ (SYSTEM.CLUSTER.TRANSMIT.CL1.QM4)

STATUS (RUNNING)

Co dalej

1. Przetestuj automatycznie zdefiniowaną kolejkę transmisji klastra, wysyłając komunikat z QM2 do Q1 na serwerze QM3, rozstrzygając nazwę kolejki przy użyciu definicji aliasu kolejki Q1A

a. Uruchom przykładowy program **amqspu**t w systemie QM2 , aby umieścić komunikat.

```
C:\IBM\MQ>amqspu Q1A QM2
Sample AMQSPUT0 start
target queue is Q1A
Sample request message from QM2 to Q1 using Q1A

Sample AMQSPUT0 end
```

b. Uruchom przykładowy program **amqsge**t , aby pobrać komunikat z serwisu Q1 w systemie QM3 .

```
C:\IBM\MQ>amqsge Q1 QM3
Sample AMQSGET0 start
message <Sample request message from QM2 to Q1 using Q1A>
no more messages
Sample AMQSGET0 end
```

2. Należy rozważyć, czy należy zmienić konfigurację zabezpieczeń, konfigurując zabezpieczenia dla kolejek klastra w menedżerach kolejek, z których pochodzą komunikaty dla kolejek klastra.

Pojęcia pokrewne

[Kontrola dostępu i wiele kolejek transmisji klastra](#)

Zadania pokrewne

[Dodawanie definicji kolejki zdalnej do izolowania komunikatów wysyłanych z menedżera kolejek gatewaya](#)
Należy zmodyfikować konfigurację nakładających się klastrów, które korzystają z menedżera kolejek bramy. Po przesłaniu komunikatów o modyfikacjach do aplikacji z menedżera kolejek bramy bez użycia tej samej kolejki transmisji lub kanałów, co inne komunikaty klastra. Rozwiązanie korzysta z zdalnej definicji kolejki klastrowej oraz oddzielnego kanału nadawczego i kolejki transmisji.

[Dodawanie kolejki wyjściowej klastra w celu izolowania ruchu komunikatów klastra wysłanego z menedżera kolejek bramy](#)

Należy zmodyfikować konfigurację nakładających się klastrów, które korzystają z menedżera kolejek bramy. Po przesłaniu komunikatów o modyfikacjach do aplikacji z menedżera kolejek bramy bez użycia tej samej kolejki transmisji lub kanałów, co inne komunikaty klastra. Rozwiązanie korzysta z dodatkowej kolejki transmisji klastra w celu rozdzielenia ruchu komunikatów do jednego menedżera kolejek w klastrze.

[Dodawanie klastra i kolejki wyjściowej klastra w celu izolowania ruchu komunikatów klastra wysłanego z menedżera kolejek bramy](#)

Należy zmodyfikować konfigurację nakładających się klastrów, które korzystają z menedżera kolejek bramy. Po przesłaniu komunikatów o modyfikacjach do aplikacji z menedżera kolejek bramy bez użycia tej samej kolejki transmisji lub kanałów, co inne komunikaty klastra. Rozwiązanie korzysta z dodatkowego klastra w celu zlokalizowania komunikatów w określonej kolejce klastra.

[Łączenie w klastry: Izolacja aplikacji przy użyciu wielu kolejek transmisji klastra](#)

[Łączenie w klastry: planowanie konfigurowania kolejek transmisji klastra](#)

[“Dodawanie menedżera kolejek do klastra: oddzielne kolejki transmisji” na stronie 307](#)

Wykonaj poniższe instrukcje, aby dodać menedżera kolejek do utworzonego klastra. Komunikaty do kolejek klastra i tematów są przesyłane za pomocą wielu kolejek transmisji klastra.

Usuwanie kolejki klastra z menedżera kolejek

Wyłącz kolejkę INVENTQ w Toronto. Wyślij wszystkie komunikaty spisu zasobów do stanu Nowy Jork i usuń kolejkę INVENTQ w Toronto, gdy jest ona pusta.

Zanim rozpoczniesz

Uwaga: W przypadku zmian w klastrze, które mają być propagowane w klastrze, musi być zawsze dostępne co najmniej jedno pełne repozytorium. Przed uruchomieniem tego zadania należy upewnić się, że repozytoria są dostępne.

Scenariusz:

- Klaster produktu INVENTORY został skonfigurowany zgodnie z opisem w sekcji “Dodawanie menedżera kolejek udostępniającego kolejkę” na stronie 313. Zawiera on cztery menedżery kolejek. Zarówno LONDON, jak i NEWYORK posiadają pełne repozytoria. PARIS i TORONTO przechowują częściowe repozytoria. Aplikacja magazynowa jest uruchamiana w systemach w Nowym Jorku i w Toronto i jest napędzana przez nadejście komunikatów w kolejce INVENTQ.
- Ze względu na zmniejszone obciążenie nie ma potrzeby uruchamiania aplikacji magazynowej w Toronto. Użytkownik chce wyłączyć kolejkę INVENTQ udostępnianą przez menedżer kolejek TORONTO i mieć TORONTO komunikaty kanału informacyjnego do kolejki produktu INVENTQ w produkcie NEWYORK.
- Istnieje połączenie sieciowe między wszystkimi czterema systemami.
- Protokół sieciowy to TCP.

O tym zadaniu

Aby usunąć kolejkę klastra, wykonaj następujące kroki.

Procedura

1. Wskazuje, że kolejka nie jest już dostępna.

Aby usunąć kolejkę z klastra, usuń nazwę klastra z definicji kolejki lokalnej. Zmień INVENTQ na TORONTO tak, aby nie był dostępny z pozostałej części klastra:

```
ALTER QLOCAL(INVENTQ) CLUSTER(' ')
```

2. Sprawdź, czy kolejka nie jest już dostępna.

W przypadku menedżera kolejek pełnego repozytorium (LONDON lub NEWYORK) sprawdź, czy kolejka nie jest już obsługiwana przez menedżer kolejek TORONTO, wydając następującą komendę:

```
DIS QCLUSTER (INVENTQ)
```

Jeśli komenda ALTER zakończyła się pomyślnie, produkt TORONTO nie jest wymieniony w wynikach.

3. Wyłącz kolejkę.

Wyłącz kolejkę INVENTQ pod adresem TORONTO, aby nie zapisywać do niej kolejnych komunikatów:

```
ALTER QLOCAL(INVENTQ) PUT(DISABLED)
```

Teraz komunikaty w tranzycie do tej kolejki za pomocą programu MQ00_BIND_ON_OPEN są wysyłane do kolejki niedostarczonych komunikatów. Należy zatrzymać wszystkie aplikacje, aby jawnie umieścić komunikaty w kolejce w tym menedżerze kolejek.

4. Monitoruj kolejkę, dopóki nie będzie pusta.

Monitoruj kolejkę za pomocą komendy DISPLAY QUEUE, podając atrybuty IPPROCS, OPPROCSi CURDEPTH, lub użyj komendy **WRKMQMSTS** w IBM i. Gdy liczba procesów wejściowych i wyjściowych oraz bieżąca głębokość w kolejce są równe zero, kolejka jest pusta.

5. Monitoruj kanał, aby upewnić się, że nie ma żadnych wątpliwych komunikatów.

Aby mieć pewność, że w kanale INVENTORY . TORONTO nie ma żadnych komunikatów wątpliwych, należy monitorować kanał wysyłający klastry o nazwie INVENTORY . TORONTO na każdym z pozostałych menedżerów kolejek. Wydadź komendę DISPLAY CHSTATUS , podając parametr INDOUBT z każdego menedżera kolejek:

```
DISPLAY CHSTATUS(INVENTORY.TORONTO) INDOUBT
```

Jeśli istnieją komunikaty wątpliwe, należy je rozwiązać przed wykonaniem dalszych czynności. Na przykład można spróbować wydać komendę RESOLVE channel lub zatrzymać i zrestartować kanał.

6. Usuń kolejkę lokalną.

Po upewnieniu się, że nie ma więcej komunikatów do dostarczenia do aplikacji spisywania zasobów w produkcie TORONTO, można usunąć kolejkę:

```
DELETE QLOCAL(INVENTQ)
```

7. Teraz można usunąć aplikację magazynową z systemu w Toronto

Usunięcie aplikacji pozwala uniknąć duplikacji i oszczędza miejsce w systemie.

Wyniki

Klaster skonfigurowany przez to zadanie jest podobny do tego, który został skonfigurowany przez poprzednie zadanie. Różnica polega na tym, że kolejka INVENTQ nie jest już dostępna w menedżerze kolejek TORONTO.

Po odebraniu kolejki z usługi w kroku 1 menedżer kolejek produktu TORONTO wysłał komunikat do dwóch menedżerów kolejek pełnego repozytorium. Powiadomiono je o zmianie statusu. Menedżery kolejek pełnego repozytorium przekazują te informacje do innych menedżerów kolejek w klastrze, które zażądały aktualizacji informacji dotyczących INVENTQ.

Gdy menedżer kolejek umieszcza komunikat w kolejce INVENTQ , zaktualizowane częściowe repozytorium wskazuje, że kolejka INVENTQ jest dostępna tylko w menedżerze kolejek produktu NEWYORK . Komunikat jest wysyłany do menedżera kolejek produktu NEWYORK .

Co dalej

W tym zadaniu można było usunąć tylko jedną kolejkę i tylko jeden klaster, z którego ma zostać usunięty.

Założmy, że istnieje wiele kolejek odwołujących się do listy nazw zawierającej wiele nazw klastrów. Na przykład menedżer kolejek produktu TORONTO może udostępniać nie tylko INVENTQ, ale również PAYROLLQ, SALESQ i PURCHASESQ. Produkt TORONTO udostępnia te kolejki we wszystkich odpowiednich klastrach, INVENTORY, PAYROLL, SALES i PURCHASES. Zdefiniuj listę nazw klastrów w menedżerze kolejek produktu TORONTO :

```
DEFINE NAMELIST(TOROLIST)  
DESCR('List of clusters TORONTO is in')  
NAMES(INVENTORY, PAYROLL, SALES, PURCHASES)
```

Dodaj listę nazw do każdej definicji kolejki:

```
DEFINE QLOCAL(INVENTQ) CLUSNL(TOROLIST)  
DEFINE QLOCAL(PAYROLLQ) CLUSNL(TOROLIST)  
DEFINE QLOCAL(SALESQ) CLUSNL(TOROLIST)  
DEFINE QLOCAL(PURCHASESQ) CLUSNL(TOROLIST)
```

Założmy teraz, że użytkownik chce usunąć wszystkie kolejki z klastra SALES , ponieważ operacja SALES ma zostać przejęta przez operację PURCHASES . Wystarczy zmienić listę nazw TOROLIST , aby usunąć z niej nazwę klastra SALES .

Aby usunąć pojedynczą kolejkę z jednego z klastrów z listy nazw, należy utworzyć listę nazw zawierającą listę pozostałych nazw klastrów. Następnie zmień definicję kolejki, aby używała nowej listy nazw. Aby usunąć PAYROLLQ z klastra INVENTORY :

1. Utwórz listę nazw:

```
DEFINE NAMELIST(TOROSHORTLIST)
DESCR('List of clusters TORONTO is in other than INVENTORY')
NAMES(PAYROLL, SALES, PURCHASES)
```

2. Zmień definicję kolejki produktu PAYROLLQ :

```
ALTER QLOCAL(PAYROLLQ) CLUSNL(TOROSHORTLIST)
```

Usuwanie menedżera kolejek z klastra: sprawdzona procedura

Usuwanie menedżera kolejek z klastra w scenariuszach, w których menedżer kolejek może normalnie komunikować się z co najmniej jednym pełnym repozytorium w klastrze.

Zanim rozpoczniesz

Ta metoda jest sprawdzoną procedurą dla scenariuszy, w których dostępne jest co najmniej jedno pełne repozytorium i z którym może się skontaktować usuwany menedżer kolejek. Ta metoda wymaga najmniejszej ręcznej interwencji i umożliwia menedżerowi kolejek negocjowanie kontrolowanego wycofania z klastra. Jeśli usuwany menedżer kolejek nie może skontaktować się z pełnym repozytorium, należy zapoznać się z sekcją [“Usuwanie menedżera kolejek z klastra: metoda alternatywna” na stronie 358](#).

O tym zadaniu

To przykładowe zadanie usuwa menedżer kolejek LONDON z klastra INVENTORY . Klastr INVENTORY jest skonfigurowany zgodnie z opisem w sekcji [“Dodawanie menedżera kolejek do klastra” na stronie 305](#) i zmodyfikowany zgodnie z opisem w sekcji [“Usuwanie kolejki klastra z menedżera kolejek” na stronie 354](#).

Proces usuwania menedżera kolejek z klastra jest bardziej skomplikowany niż proces dodawania menedżera kolejek.

Gdy menedżer kolejek dołącza do klastra, istniejące elementy klastra nie mają informacji o nowym menedżerze kolejek i dlatego nie mają z nim żadnych interakcji. Nowe kanały nadawcze i odbiorcze muszą zostać utworzone w dołączanym menedżerze kolejek, aby możliwe było nawiązanie połączenia z pełnym repozytorium.

Gdy menedżer kolejek jest usuwany z klastra, prawdopodobnie aplikacje połączone z menedżerem kolejek używają obiektów, takich jak kolejki, które są udostępniane w innym miejscu klastra. Ponadto aplikacje połączone z innymi menedżerami kolejek w klastrze mogą używać obiektów udostępnianych w docelowym menedżerze kolejek. W wyniku działania tych aplikacji bieżący menedżer kolejek może utworzyć dodatkowe kanały nadawcze w celu nawiązania komunikacji z elementami klastra innymi niż pełne repozytorium, które zostało użyte do dołączenia do klastra. Każdy menedżer kolejek w klastrze ma buforowaną kopię danych, która opisuje inne elementy klastra. Może to być ten, który jest usuwany.

Procedura

1. Przed usunięciem menedżera kolejek z klastra należy upewnić się, że menedżer kolejek nie udostępnia już zasobów, które są wymagane przez klastr:
 - Jeśli menedżer kolejek udostępnia pełne repozytorium, wykonaj kroki od 1 do 6 z sekcji [“Przenoszenie pełnego repozytorium do innego menedżera kolejek” na stronie 317](#). Jeśli funkcja pełnego repozytorium menedżera kolejek, który ma zostać usunięty, nie jest przenoszona do innego menedżera kolejek, konieczne jest wykonanie tylko kroków 5 i 6.

- Jeśli menedżer kolejek udostępnia kolejki klastra, wykonaj kroki od 1 do 7 z sekcji [“Usuwanie kolejki klastra z menedżera kolejek”](#) na stronie 354.
- Jeśli menedżer kolejek udostępnia tematy klastra, usuń tematy (na przykład za pomocą komendy `DELETE TOPIC`) lub przenieś je na inne hosty zgodnie z opisem w sekcji [“Przenoszenie definicji tematu klastra do innego menedżera kolejek”](#) na stronie 415.

Uwaga: Jeśli menedżer kolejek zostanie usunięty z klastra, a nadal udostępnia temat klastra, menedżer kolejek może kontynuować próby dostarczenia publikacji do menedżerów kolejek, które pozostały w klastrze, aż do usunięcia tematu.

2. Zmień ręcznie zdefiniowane kanały odbiorcze klastra, aby usunąć je z klastra w menedżerze kolejek LONDON:

```
ALTER CHANNEL(INVENTORY.LONDON) CHLTYPE(CLUSRCVR) CLUSTER(' ')
```

3. Zmień ręcznie zdefiniowane kanały nadawcze klastra, aby usunąć je z klastra w menedżerze kolejek LONDON:

```
ALTER CHANNEL(INVENTORY.PARIS) CHLTYPE(CLUSSDR) CLUSTER(' ')
```

Inne menedżery kolejek w klastrze dowiadują się, że ten menedżer kolejek i jego zasoby klastra nie są już częścią klastra.

4. Monitoruj kolejkę wyjściową klastra w menedżerze kolejek LONDON, dopóki nie zostaną wyświetlone żadne komunikaty oczekujące na przepływ do dowolnego pełnego repozytorium w klastrze.

```
DISPLAY CHSTATUS(INVENTORY.PARIS) XQMSGSA
```

Jeśli komunikaty pozostają w kolejce wyjściowej, przed kontynuowaniem należy określić, dlaczego nie są one wysyłane do pełnych repozytoriów PARIS i NEWYORK .

Wyniki

Menedżer kolejek LONDON nie jest już częścią klastra. Jednak może on nadal działać jako niezależny menedżer kolejek.

Co dalej

Wynik tych zmian można potwierdzić, wydając następującą komendę na pozostałych elementach klastra:

```
DISPLAY CLUSQMgr(LONDON)
```

Menedżer kolejek jest wyświetlany do momentu zatrzymania automatycznie definiowanych kanałów nadawczych klastra. Można poczekać na wystąpienie tego zdarzenia lub kontynuować monitorowanie aktywnych instancji, wprowadzając następującą komendę:

```
DISPLAY CHANNEL(INVENTORY.LONDON)
```

Po upewnieniu się, że do tego menedżera kolejek nie są dostarczane żadne komunikaty, można zatrzymać kanały nadawcze klastra do produktu LONDON , wprowadzając następującą komendę na pozostałych elementach klastra:

```
STOP CHANNEL(INVENTORY.LONDON) STATUS(INACTIVE)
```

Po propagowaniu zmian w klastrze, gdy do tego menedżera kolejek nie są dostarczane żadne komunikaty, zatrzymaj i usuń kanał CLUSRCVR w systemie LONDON:

```
STOP CHANNEL (INVENTORY.LONDON)
DELETE CHANNEL (INVENTORY.LONDON)
```

Jeśli dla tego kanału była używana ręcznie zdefiniowana kolejka transmisji, a wzorzec CLCHNAME nie jest zgodny z żadnym innym istniejącym lub planowanym kanałem, można usunąć tę kolejkę transmisji. Na przykład:

```
DELETE QLOCAL (PARIS.CUSTOM.XMITQ)
```

Uwaga: W przypadku automatycznie definiowanych kolejek transmisji lub współużytkowanego systemu SYSTEM.CLUSTER.TRANSMIT.QUEUE są używane, ten krok nie jest wymagany.

Usunięty menedżer kolejek można dodać z powrotem do klastra w późniejszym czasie, zgodnie z opisem w sekcji [“Dodawanie menedżera kolejek do klastra”](#) na stronie 305. Usunięty menedżer kolejek nadal buforuje informacje o pozostałych elementach klastra przez okres do 90 dni. Jeśli nie chcesz czekać, aż ta pamięć podręczna utraci ważność, można ją usunąć w sposób opisany w sekcji [“Odtwarzanie menedżera kolejek do stanu sprzed klastra”](#) na stronie 360.

Zadania pokrewne

Usuwanie menedżera kolejek z klastra (za pomocą programu IBM MQ Explorer)

Odsyłacze pokrewne

[ALTER CHANNEL \(alter channel settings\) \(Zmiana ustawień kanału\)](#)

[DISPLAY CHANNEL \(wyświetlenie definicji kanału\)](#)

[DISPLAY CHSTATUS \(wyświetlenie statusu kanału\)](#)

[DISPLAY CLUSQMGR \(wyświetlenie informacji kanału dla menedżerów kolejek klastra\)](#)

[STOP CHANNEL \(stop a channel\) \(Zatrzymaj kanał\)](#)

Usuwanie menedżera kolejek z klastra: metoda alternatywna

Usunięcie menedżera kolejek z klastra w scenariuszach, w których z powodu istotnego problemu z systemem lub konfiguracją menedżer kolejek nie może komunikować się z żadnym pełnym repozytorium w klastrze.

Zanim rozpocznie

Ta alternatywna metoda usuwania menedżera kolejek z klastra powoduje ręczne zatrzymanie i usunięcie wszystkich kanałów klastra łączących usunięty menedżer kolejek z klastrem, a następnie wymuszenie usunięcia menedżera kolejek z klastra. Ta metoda jest używana w scenariuszach, w których usuwany menedżer kolejek nie może komunikować się z żadnym z pełnych repozytoriów. Może to być (na przykład), ponieważ menedżer kolejek przestał działać lub wystąpił długotrwały błąd komunikacji między menedżerem kolejek a klastrem. W przeciwnym razie należy użyć najczęściej stosowanej metody: [“Usuwanie menedżera kolejek z klastra: sprawdzona procedura”](#) na stronie 356.

O tym zadaniu

To przykładowe zadanie usuwa menedżer kolejek LONDON z klastra INVENTORY. Klaster INVENTORY jest skonfigurowany zgodnie z opisem w sekcji [“Dodawanie menedżera kolejek do klastra”](#) na stronie 305 i zmodyfikowany zgodnie z opisem w sekcji [“Usuwanie kolejki klastra z menedżera kolejek”](#) na stronie 354.

Proces usuwania menedżera kolejek z klastra jest bardziej skomplikowany niż proces dodawania menedżera kolejek.

Gdy menedżer kolejek dołącza do klastra, istniejące elementy klastra nie mają informacji o nowym menedżerze kolejek i dlatego nie mają z nim żadnych interakcji. Nowe kanały nadawcze i odbiorcze muszą

zostać utworzone w dołączanym menedżerze kolejek, aby możliwe było nawiązanie połączenia z pełnym repozytorium.

Gdy menedżer kolejek jest usuwany z klastra, prawdopodobnie aplikacje połączone z menedżerem kolejek używają obiektów, takich jak kolejki, które są udostępniane w innym miejscu klastra. Ponadto aplikacje połączone z innymi menedżerami kolejek w klastrze mogą używać obiektów udostępnianych w docelowym menedżerze kolejek. W wyniku działania tych aplikacji bieżący menedżer kolejek może utworzyć dodatkowe kanały nadawcze w celu nawiązania komunikacji z elementami klastra innymi niż pełne repozytorium, które zostało użyte do dołączenia do klastra. Każdy menedżer kolejek w klastrze ma buforowaną kopię danych, która opisuje inne elementy klastra. Może to być ten, który jest usuwany.

Ta procedura może być odpowiednia w sytuacji awaryjnej, gdy nie można czekać na to, aby menedżer kolejek opuścił klastr z gracją.

Procedura

1. Przed usunięciem menedżera kolejek z klastra należy upewnić się, że menedżer kolejek nie udostępnia już zasobów, które są wymagane przez klastr:

- Jeśli menedżer kolejek udostępnia pełne repozytorium, wykonaj kroki od 1 do 6 z sekcji [“Przenoszenie pełnego repozytorium do innego menedżera kolejek”](#) na stronie 317. Jeśli funkcja pełnego repozytorium menedżera kolejek, który ma zostać usunięty, nie jest przenoszona do innego menedżera kolejek, konieczne jest wykonanie tylko kroków 5 i 6.
- Jeśli menedżer kolejek udostępnia kolejki klastra, wykonaj kroki od 1 do 7 z sekcji [“Usuwanie kolejki klastra z menedżera kolejek”](#) na stronie 354.
- Jeśli menedżer kolejek udostępnia tematy klastra, usuń tematy (na przykład za pomocą komendy DELETE TOPIC) lub przenieś je na inne hosty zgodnie z opisem w sekcji [“Przenoszenie definicji tematu klastra do innego menedżera kolejek”](#) na stronie 415.

Uwaga: Jeśli menedżer kolejek zostanie usunięty z klastra, a nadal udostępnia temat klastra, menedżer kolejek może kontynuować próby dostarczenia publikacji do menedżerów kolejek, które pozostały w klastrze, aż do usunięcia tematu.

2. Zatrzymaj wszystkie kanały używane do komunikowania się z innymi menedżerami kolejek w klastrze. Użyj programu MODE (FORCE) , aby zatrzymać kanał CLUSRCVR w menedżerze kolejek LONDON. W przeciwnym razie może być konieczne oczekiwanie na zatrzymanie kanału przez menedżera kolejek nadawcy:

```
STOP CHANNEL (INVENTORY.LONDON) MODE (FORCE)
STOP CHANNEL (INVENTORY.TORONTO)
STOP CHANNEL (INVENTORY.PARIS)
STOP CHANNEL (INVENTORY.NEWYORK)
```

3. Monitoruj stany kanału w menedżerze kolejek LONDON, aż do zatrzymania kanałów:

```
DISPLAY CHSTATUS (INVENTORY.LONDON)
DISPLAY CHSTATUS (INVENTORY.TORONTO)
DISPLAY CHSTATUS (INVENTORY.PARIS)
DISPLAY CHSTATUS (INVENTORY.NEWYORK)
```

Po zatrzymaniu kanałów nie są wysyłane żadne komunikaty aplikacji do lub z innych menedżerów kolejek w klastrze.

4. Usuń ręcznie zdefiniowane kanały klastra w menedżerze kolejek LONDON:

```
DELETE CHANNEL (INVENTORY.NEWYORK)
DELETE CHANNEL (INVENTORY.TORONTO)
```

5. Pozostałe menedżery kolejek w klastrze nadal zachowują wiedzę na temat usuniętego menedżera kolejek i mogą nadal wysyłać do niego komunikaty. Aby wyczyścić wiedzę z pozostałych menedżerów kolejek, zresetuj usunięty menedżer kolejek z klastra w jednym z pełnych repozytoriów:

```
RESET CLUSTER(INVENTORY) ACTION(FORCEREMOVE) QMNAME(LONDON) QUEUES(YES)
```

Jeśli w klastrze może znajdować się inny menedżer kolejek o takiej samej nazwie co usunięty menedżer kolejek, należy określić **QMID** usuniętego menedżera kolejek.

Wyniki

Menedżer kolejek LONDON nie jest już częścią klastra. Jednak może on nadal działać jako niezależny menedżer kolejek.

Co dalej

Wynik tych zmian można potwierdzić, wydając następującą komendę na pozostałych elementach klastra:

```
DISPLAY CLUSQMGR(LONDON)
```

Menedżer kolejek jest wyświetlany do momentu zatrzymania automatycznie definiowanych kanałów nadawczych klastra. Można poczekać na wystąpienie tego zdarzenia lub kontynuować monitorowanie aktywnych instancji, wprowadzając następującą komendę:

```
DISPLAY CHANNEL(INVENTORY.LONDON)
```

Po rozpropagowaniu zmian w klastrze i braku komunikatów wysyłanych do tego menedżera kolejek, usuń kanał CLUSRCVR w systemie LONDON:

```
DELETE CHANNEL(INVENTORY.LONDON)
```

Usunięty menedżer kolejek można dodać z powrotem do klastra w późniejszym czasie, zgodnie z opisem w sekcji [“Dodawanie menedżera kolejek do klastra”](#) na stronie 305. Usunięty menedżer kolejek nadal buforuje informacje o pozostałych elementach klastra przez okres do 90 dni. Jeśli nie chcesz czekać, aż ta pamięć podręczna utraci ważność, można ją usunąć w sposób opisany w sekcji [“Odtwarzanie menedżera kolejek do stanu sprzed klastra”](#) na stronie 360.

Odsyłacze pokrewne

[USUŃ KANAŁ](#) (usuń kanał)

[DISPLAY CHANNEL](#) (wyświetl definicję kanału)

[DISPLAY CHSTATUS](#) (wyświetlanie statusu kanału)

[DISPLAY CLUSQMGR](#) (wyświetlanie informacji o kanale dla menedżerów kolejek klastra)

[ZATRZYMAJ KANAŁ](#) (zatrzymaj kanał)

[RESETUJ KLASTER](#) (zresetuj klaster)

Odtwarzanie menedżera kolejek do stanu sprzed klastra

Gdy menedżer kolejek zostanie usunięty z klastra, zachowuje on wiedzę na temat pozostałych elementów klastra. Wiedza ta ostatecznie traci ważność i jest usuwana automatycznie. Jeśli jednak użytkownik woli go natychmiast usunąć, może skorzystać z kroków w tym temacie.

Zanim rozpocznie

Zakłada się, że menedżer kolejek został usunięty z klastra i nie wykonuje już żadnej pracy w klastrze. Na przykład kolejki nie odbierają już komunikatów z klastra, a żadne aplikacje nie oczekują na dotarcie komunikatów do tych kolejek.

O tym zadaniu

Gdy menedżer kolejek zostanie usunięty z klastra, zachowuje on wiedzę na temat pozostałych elementów klastra przez okres do 90 dni. Może to być korzystne dla systemu, szczególnie jeśli menedżer kolejek szybko się rozraduje. Jeśli ta wiedza ostatecznie utraci ważność, zostanie ona usunięta automatycznie. Istnieją jednak powody, dla których użytkownik może preferować usuwanie tych informacji ręcznie. Na przykład:

- Użytkownik może potwierdzić, że zatrzymano wszystkie aplikacje w tym menedżerze kolejek, które wcześniej korzystały z zasobów klastra. Dopóki wiedza o pozostałych elementach klastra nie utraci ważności, każda taka aplikacja będzie kontynuować zapisywanie w kolejce wyjściowej. Po usunięciu wiedzy o klastrze system generuje komunikat o błędzie, gdy aplikacja próbuje użyć zasobów klastra.
- Podczas wyświetlania informacji o statusie dla menedżera kolejek może być konieczne, aby nie wyświetlać informacji o utraconych ważności w pozostałych elementach klastra.

To zadanie korzysta z klastra INVENTORY jako przykładu. Menedżer kolejek produktu LONDON został usunięty z klastra INVENTORY zgodnie z opisem w sekcji [“Usuwanie menedżera kolejek z klastra: sprawdzona procedura”](#) na stronie 356. Aby usunąć wiedzę na temat pozostałych elementów klastra, należy wprowadzić następujące komendy w menedżerze kolejek produktu LONDON .

Procedura

1. Usuń z tego menedżera kolejek wszystkie pamięci innych menedżerów kolejek w klastrze:

```
REFRESH CLUSTER(INVENTORY) REPOS(YES)
```

2. Monitoruj menedżera kolejek do momentu, gdy wszystkie zasoby klastra nie zostaną wyczerpane:

```
DISPLAY CLUSQMgr(*) CLUSTER(INVENTORY)  
DISPLAY QCLUSTER(*) CLUSTER(INVENTORY)  
DISPLAY TOPIC(*) CLUSTER(INVENTORY)
```

Pojęcia pokrewne

[Klastry](#)

[Porównanie grupowania i rozproszonego kolejkowania](#)

[Komponenty klastra](#)

Obsługa menedżera kolejek

Zawieszanie i wznawianie menedżera kolejek z klastra w celu przeprowadzenia konserwacji.

O tym zadaniu

Od czasu do czasu może być konieczne wykonanie konserwacji w menedżerze kolejek, który jest częścią klastra. Na przykład może być konieczne utworzenie kopii zapasowych danych w jego kolejkach lub zastosowanie poprawek do oprogramowania. Jeśli menedżer kolejek obsługuje wszystkie kolejki, jego działania muszą zostać zawieszony. Po zakończeniu konserwacji jego działania mogą zostać wznowione.

Procedura

1. Zawieś menedżer kolejek, wydając komendę SUSPEND QMGR **runmqsc** :

```
SUSPEND QMGR CLUSTER(SALES)
```

Komenda SUSPEND **runmqsc** powiadamia menedżery kolejek w klastrze SALES , że ten menedżer kolejek został zawieszony.

Celem komendy SUSPEND QMGR jest tylko poinformowanie innych menedżerów kolejek, aby nie wysyłały komunikatów do tego menedżera kolejek, jeśli to możliwe. Nie oznacza to, że menedżer

kolejek jest wyłączony. Niektóre komunikaty, które muszą być obsługiwane przez tego menedżera kolejek, są nadal wysyłane do niego, na przykład wtedy, gdy ten menedżer kolejek jest jedynym hostem kolejki klastrowej.

Podczas gdy menedżer kolejek jest zawieszony, procedury zarządzania obciążeniem unikają wysyłania do niego komunikatów. Komunikaty, które muszą być obsługiwane przez tego menedżera kolejek, obejmują komunikaty wysłane przez lokalny menedżer kolejek.

Produkt IBM MQ korzysta z algorytmu równoważenia obciążenia w celu określenia, które miejsca docelowe są odpowiednie, a nie wybierać lokalnego menedżera kolejek, gdy tylko jest to możliwe.

a) Wymuś zawieszenie menedżera kolejek za pomocą opcji FORCE w komendzie SUSPEND QMGR :

```
SUSPEND QMGR CLUSTER(SALES) MODE(FORCE)
```

Produkt MODE (FORCE) forcibly zatrzymuje wszystkie kanały przychodzące od innych menedżerów kolejek w klastrze. Jeśli nie zostanie podana wartość MODE (FORCE) , zostanie zastosowana domyślna wartość MODE (QUIESCE) .

2. Wykonaj czynności konserwacyjne, które są niezbędne.


3. Wznów menedżer kolejek, wydając komendę RESUME QMGR **runmqsc** :

```
RESUME QMGR CLUSTER(SALES)
```


Wyniki

Komenda RESUME **runmqsc** powiadamia ponownie pełne repozytoria, które są dostępne dla menedżera kolejek. Menedżery kolejek pełnego repozytorium rozpowszechniają te informacje w innych menedżerach kolejek, które zażądały aktualizacji informacji dotyczących tego menedżera kolejek.

Obsługa kolejki transmisji klastra

Dołożyć wszelkich starań, aby utrzymać dostępne kolejki transmisji klastra. Mają one zasadnicze znaczenie dla wydajności klastrów.  W systemie z/OSustaw parametr INDXTYPE kolejki transmisji klastra na wartość CORRELID.

Zanim rozpoczniesz

- Upewnij się, że kolejka transmisji klastra nie jest pełna.
- Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie wydawać komendy ALTER **runmqsc** w celu jej ustawienia, aby została wyłączona lub wyłączona przypadkowo.
- Upewnij się, że średnia kolejka transmisji klastra jest przechowywana w  (na przykład z/OS zestawach stron) , nie zapetnia się.

O tym zadaniu



Poniższa procedura ma zastosowanie wyłącznie do produktu z/OS.

Procedura

Ustaw parametr INDXTYPE kolejki transmisji klastra na wartość CORRELID .

Odświeżanie menedżera kolejek klastra

Za pomocą komendy REFRESH CLUSTER można usunąć automatycznie zdefiniowane kanały i automatycznie zdefiniowane obiekty klastra z repozytorium lokalnego. Żadne komunikaty nie zostaną utracone.

Zanim rozpoczniesz

Użytkownik może zostać poproszony o użycie tej komendy przez Centrum wsparcia produktu IBM . Nie należy używać tej komendy bez starannego rozważenia. Na przykład w przypadku dużych klastrów użycie komendy **REFRESH CLUSTER** może być zaskakujące dla klastra w czasie, gdy jest ono w toku, a następnie co 27 dni po tym, gdy obiekty klastra automatycznie wysyłają aktualizacje statusu do wszystkich zainteresowanych menedżerów kolejek. Patrz [Cluster: using REFRESH CLUSTER best practices](#).

O tym zadaniu

Menedżer kolejek może utworzyć nowy początek w klastrze. W normalnych okolicznościach nie ma potrzeby używania komendy REFRESH CLUSTER .

Procedura

Wydadź komendę REFRESH CLUSTER **MQSC** z menedżera kolejek, aby usunąć automatycznie zdefiniowane obiekty menedżera kolejek klastra i kolejki z repozytorium lokalnego.

Komenda usuwa tylko obiekty, które odwołują się do innych menedżerów kolejek, ale nie usuwa obiektów odnoszących się do lokalnego menedżera kolejek. Komenda usuwa również kanały automatycznie zdefiniowane. Usuwa on kanały, które nie mają komunikatów w kolejce transmisji klastra i nie są przyłączone do pełnego menedżera kolejek repozytorium.

Wyniki

Komenda REFRESH CLUSTER umożliwia uruchomienie menedżera kolejek na zimno w odniesieniu do jego pełnej zawartości repozytorium. Program IBM MQ zapewnia, że żadne dane nie zostaną utracone z kolejek.

Informacje pokrewne

[Technologia klastrowa: sprawdzone procedury użycia komendy REFRESH CLUSTER](#)

Odtwarzanie menedżera kolejek klastra

Za pomocą komendy REFRESH CLUSTER **runmqsc** przenieś informacje o menedżerze kolejek do tej pory na bieżąco. Po odzyskaniu menedżera kolejek z kopii zapasowej w zadanym momencie należy wykonać następującą procedurę.

Zanim rozpoczniesz

Użytkownik odtworzył menedżer kolejek klastra z kopii zapasowej w zadanym momencie.

O tym zadaniu

Aby odtworzyć menedżera kolejek w klastrze, odtwórz menedżera kolejek, a następnie przenieś informacje o klastrze do tej pory za pomocą komendy REFRESH CLUSTER **runmqsc** .

Uwaga: W przypadku dużych klastrów użycie komendy **REFRESH CLUSTER** może zakłócać działanie klastra podczas jej wykonywania oraz później co 27 dni, gdy obiekty klastra automatycznie wysyłają aktualizacje statusu do wszystkich odpowiednich menedżerów kolejek. Informacje na ten temat zawiera sekcja [Odświeżanie dużego klastra może mieć wpływ na jego wydajność i dostępność](#).

Procedura

Wydadaj komendę REFRESH CLUSTER dla odtworzonego menedżera kolejek dla wszystkich klastrów, w których uczestniczy menedżer kolejek.

Co dalej

Nie ma potrzeby wydawania komendy REFRESH CLUSTER w żadnym innym menedżerze kolejek.

Informacje pokrewne

[Technologia klastrowa: sprawdzone procedury użycia komendy REFRESH CLUSTER](#)

Konfigurowanie kanałów klastra pod kątem dostępności

Postępuj zgodnie z dobrymi praktykami konfiguracyjnymi, aby zapewnić płynne działanie kanałów klastra, jeśli istnieją przerywane stopnie sieciowe.

Zanim rozpoczniesz

Klastry odciążają Cię od konieczności definiowania kanałów, ale nadal trzeba je utrzymać. Ta sama technologia kanału jest używana do komunikacji między menedżerami kolejek w klastrze, która jest używana w rozproszonej kolejkowaniu. Aby zrozumieć informacje o kanałach klastra, należy zapoznać się z takimi zagadkami jak:

- Jak działają kanały
- Jak znaleźć swój status
- Jak używać wyjść kanału

O tym zadaniu

Warto zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie:

Procedura

Podczas konfigurowania kanałów klastra należy wziąć pod uwagę następujące kwestie:

- Wybierz wartości HBINT lub KAINTE w kanałach wysyłających klastry i kanałach odbiorczych klastra, które nie obciążają sieci dużą ilością pulsu lub utrzymuj przepływy przy życiu. Odstęp czasu mniejszy niż około 10 sekund daje fałszywe niepowodzenia, jeśli sieć czasami spowalnia i wprowadza opóźnienia o tej długości.
- Ustaw wartość parametru BATCHHB, aby zmniejszyć okno, w którym ma zostać wygenerowany komunikat, ponieważ jest on wrażliwy w przypadku niepowodzenia kanału. Wrażliwe zadanie wsadowe dla kanału, którego wykonanie zakończyło się niepowodzeniem, jest większe, jeśli zadanie wsadowe jest już wypełniane. Jeśli ruch komunikatów wzdłuż kanału jest sporadyczny z długimi okresami czasu między uciążkami komunikatów, to zadanie wsadowe, które się nie powiodło, jest bardziej prawdopodobne.
- Problem pojawia się wtedy, gdy zakończenie kanału wysyłającego klastry kończy się niepowodzeniem, a następnie próbuje się zrestartować przed wykryciem błędu przez puls lub utrzymanie aktywności. Restart nadajnika kanału jest odrzucany, jeśli koniec kanału odbierany przez klastry jest aktywny. Aby uniknąć niepowodzenia, należy ustawić kanał odbierający klastry, który ma zostać zakończony i zrestartowany, gdy kanał nadawczy klastra podejmie próbę zrestartowania.

wł. IBM MQ for z/OS

Steruj problemem końca kanału odbierającego klastry, który jest aktywny, używając parametrów ADOPTMCA i ADOPTCHK w systemie ALTER QMGR.

Steruj problemem końca kanału odbierającego klastry aktywnego za pomocą atrybutów `AdoptNewMCA`, `AdoptNewMCATimeout` i `AdoptNewMCACheck` w pliku `qm.ini` lub w rejestrze Windows NT.

Sprawdzanie, czy komendy asynchroniczne dla sieci rozproszonych zostały zakończone

Wiele komend jest asynchronicznych w przypadku użycia w sieci rozproszonej. W zależności od komendy i stanu sieci po jego wydaniu, może zająć dużo czasu. Menedżer kolejek nie wydaje komunikatu po zakończeniu, dlatego konieczne jest inne sposoby sprawdzania, czy komenda została zakończona.

O tym zadaniu

Niemal każda zmiana konfiguracji, którą należy wprowadzić do klastra, może zakończyć się asynchronicznie. Jest to spowodowane wewnętrznym administrowaniem i aktualizowaniem cykli, które działają w klastrach. W przypadku hierarchii publikowania/subskrypcji każda zmiana konfiguracji, która ma wpływ na subskrypcje, może zakończyć się asynchronicznie. Nie zawsze jest to oczywiste z nazwy komendy.

Następujące komendy MQSC mogą być wykonywane asynchronicznie. Każda z tych komend ma odpowiednik PCF, a większość z nich jest również dostępna w produkcie IBM MQ Explorer. W przypadku uruchamiania w małej sieci bez obciążenia, komendy te są zwykle wykonywane w ciągu kilku sekund. Nie jest to jednak w przypadku większych i bardziej budzonych sieci. Ponadto komenda **REFRESH CLUSTER** może zająć dużo więcej czasu, szczególnie wtedy, gdy jest ona emitowana w wielu menedżerach kolejek jednocześnie.

Aby upewnić się, że te komendy zostały zakończone, należy sprawdzić, czy oczekiwane obiekty istnieją w menedżerach kolejek zdalnych.

Procedura

- ALTER QMGR

W przypadku komendy ALTER QMGR PARENT użyj `DISPLAY PUBSUB TYPE(PARENT) ALL`, aby śledzić status żądanej relacji nadrzędnej.

W przypadku komend ALTER QMGR REPOS i ALTER QMGR REPOSNL należy użyć komendy `DISPLAY CLUSQMGR QMTYPE` w celu potwierdzenia zakończenia.

- DEFINE CHANNEL, ALTER CHANNEL i DELETE CHANNEL

W przypadku wszystkich parametrów wymienionych w tabeli ALTER CHANNEL parameters (Parametry ALTER CHANNEL) należy użyć komendy `DISPLAY CLUSQMGR` do monitorowania, gdy zmiany zostały rozpropagowane do klastra.

- DEFINE NAMELIST, ALTER NAMELIST i DELETE NAMELIST.

Jeśli w atrybucie **CLUSNL** obiektu **QMGR** używana jest wartość **NAMELIST**, to kolejka lub kanał klastra mogą mieć wpływ na ten obiekt. Monitoruj odpowiednio dla danego obiektu.

Zmiany wprowadzone w produkcie `SYSTEM.QPUBSUB.QUEUE.NAMELIST` mogą mieć wpływ na tworzenie lub anulowanie subskrypcji proxy w hierarchii publikowania/subskrypcji. Użyj komendy `DISPLAY SUB SUBTYPE(PROXY)`, aby monitorować to działanie.

- Kolejki DEFINE, ALTER kolejki i DELETE kolejki.

W przypadku wszystkich parametrów wymienionych w tabeli Parametry, które mogą zostać zwrócone przez komendę DISPLAY QUEUE, należy użyć komendy `DISPLAY QCLUSTER` do monitorowania, gdy zmiany zostały rozpropagowane do klastra.

- DEFINE SUB i DELETE SUB

Po zdefiniowaniu pierwszej subskrypcji w łańcuchu tematu można utworzyć subskrypcje proxy w hierarchii publikowania/subskrypcji lub klastrze publikowania/subskrypcji. Podobnie, podczas usuwania ostatniej subskrypcji w łańcuchu tematu można anulować subskrypcje proxy w hierarchii publikowania/subskrypcji lub klastrze publikowania/subskrypcji.

Aby sprawdzić, czy komenda definiująca lub usuwała subskrypcję została zakończona, należy sprawdzić, czy oczekiwana subskrypcja proxy istnieje w innych menedżerach kolejek w sieci rozproszonej. Jeśli w klastrze używana jest *kierowanie bezpośrednio*, należy sprawdzić, czy oczekiwana subskrypcja proxy istnieje w innych częściowych repozytoriach w klastrze. Jeśli w klastrze jest używany *routing hosta tematów*, należy sprawdzić, czy oczekiwana subskrypcja proxy istnieje na pasujących hostach tematów. Użyj następującej komendy MQSC:

```
DISPLAY SUB(*) SUBTYPE(PROXY)
```

Tej samej kontroli należy użyć dla następujących równoważnych wywołań MQI subskrybuj i unsubscribe, gdy są one wydawane w klastrze lub w hierarchii:

- Subskrybuj za pomocą komendy `MQSUB`.
- Anuluj subskrypcję za pomocą komendy `MQCLOSE` z opcją `MQCO_REMOVE_SUB`.
- ZDEFINIUIJ TEMAT, ALTER TOPIC i DELETE TOPIC

Aby sprawdzić, czy komenda definiująca, modyfikująca lub usuwająca temat w klastrze została zakończona, wyświetl temat w innych częściowych repozytoriach w klastrze (jeśli używany jest *kierowanie bezpośrednio*) lub na innych hostach tematów (jeśli używany jest *routing hosta tematów*).

Dla wszystkich parametrów wymienionych w tabeli Parametry, które mogą zostać zwrócone przez komendę DISPLAY TOPIC, należy użyć komendy `DISPLAY TCLUSTER`, aby monitorować, kiedy zmiany zostały rozpropagowane do klastra.

Uwaga:

- Parametr **CLUSTER** może mieć wpływ na tworzenie lub anulowanie subskrypcji proxy w klastrze publikowania/subskrypcji.
- Parametry **PROXYSUB** i **SUBSCOPE** mogą mieć wpływ na tworzenie lub anulowanie subskrypcji proxy w hierarchii publikowania/subskrypcji lub w klastrze publikowania/subskrybowania.
- Użyj komendy `DISPLAY SUB SUBTYPE(PROXYSUB)`, aby monitorować to działanie.
- ODŚWIEŻANIE KLASTRA

Jeśli uruchamiasz komendę **REFRESH CLUSTER**, odpytaj głębokość kolejki komend klastra. Przed wyszukaniem obiektów należy poczekać, aż osiągnie wartość zero i pozostanie na zero.

1. Użyj następującej komendy MQSC, aby sprawdzić, czy głębokość kolejki komend klastra wynosi zero.

```
DISPLAY QL(SYSTEM.CLUSTER.COMMAND.QUEUE) CURDEPTH
```

2. Należy powtórzyć operację sprawdzania, dopóki głębokość kolejki nie osiągnie wartości zero, a następnie w kolejnej operacji sprawdzania pozostanie na poziomie zero.

Komenda **REFRESH CLUSTER** usuwa i ponownie tworzy obiekty, a w dużych konfiguracjach może zająć dużo czasu. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja Uwagi dotyczące używania komendy REFRESH CLUSTER w przypadku klastrów publikowania/subskrybowania.

- TYP REFRESH QMGR (PROXYSUB)

Aby sprawdzić, czy komenda **REFRESH QMGR TYPE (PROXYSUB)** została zakończona, sprawdź, czy subskrypcje proxy zostały poprawione w innych menedżerach kolejek w sieci rozproszonej. Jeśli w klastrze używana jest opcja *kierowania bezpośrednio*, należy sprawdzić, czy subskrypcje proxy zostały poprawione w innych częściowych repozytoriach w klastrze. Jeśli w klastrze jest używany

routing hosta tematów , należy sprawdzić, czy oczekiwane subskrypcje proxy zostały poprawione na zgodnych hostach tematów. Użyj następującej komendy MQSC:

```
DISPLAY SUB(*) SUBTYPE(PROXYSUB)
```

- Resetowanie klastra

Aby sprawdzić, czy komenda **RESET CLUSTER** została zakończona, należy użyć komendy DISPLAY CLUSQMGR.

- RESET QMGR TYPE (PUBSUB)

Aby sprawdzić, czy komenda **RESET QMGR** została zakończona, należy użyć komendy DISPLAY PUBSUB TYPE (PARENT | CHILD).

Uwaga: Komenda **RESET QMGR** może spowodować anulowanie subskrypcji proxy w hierarchii publikowania/subskrypcji lub w klastrze publikowania/subskrypcji. Użyj komendy DISPLAY SUB SUBTYPE (PROXYSUB) , aby monitorować to działanie.

- Możliwe jest również monitorowanie innych kolejek systemowych, które, jak i kiedy komendy są zakończone, mają tendencję do osiągnięcia głębokości kolejki równej zero.

Na przykład można monitorować kolejkę SYSTEM . INTER . QMGR . CONTROL i kolejkę SYSTEM . INTER . QMGR . FANREQ . Patrz sekcja Monitorowanie ruchu subskrypcji proxy w klastrach oraz Balancing producenci i konsumenci w sieciach publikowania/subskrypcji.

Co dalej

Jeśli te sprawdzenia nie potwierdzą, że komenda asynchroniczna została zakończona, może wystąpić błąd. Aby zbadać, najpierw należy sprawdzić dziennik dla menedżera kolejek, w którym została wydana komenda, a następnie (w przypadku klastra) sprawdzić dzienniki pełnego repozytorium klastra.

Odsyłacze pokrewne

 [Asynchroniczne działanie komend CLUSTER w systemie z/OS](#)

Kierowanie komunikatów do i z klastrów

Użyj aliasów kolejek, aliasów menedżera kolejek i definicji kolejek zdalnych, aby połączyć klastry z zewnętrznymi menedżerami kolejek i innymi klastrami.

Szczegółowe informacje na temat kierowania komunikatów do i z klastrów można znaleźć w następujących podtematach:

Pojęcia pokrewne

Klastry

Porównanie grupowania i rozproszonego kolejkowania

Komponenty klastra

“Alias i klastry menedżera kolejek” na stronie 381

Użyj aliasów menedżera kolejek, aby ukryć nazwę menedżerów kolejek podczas wysyłania komunikatów do klastra lub z niego oraz do równoważenia obciążenia komunikatów wysyłanych do klastra.

“Alias kolejek i klastry” na stronie 385

Alias kolejek służy do ukrywania nazwy kolejki klastra, do grupowania kolejki, adoptowania różnych atrybutów lub do adoptowania różnych praw dostępu.

“Alias i klastry kolejek zwrotnych” na stronie 384

Definicja aliasu kolejki odpowiedzi jest używana do określania alternatywnych nazw dla informacji o odpowiedzi. Definicje aliasów kolejki odpowiedzi mogą być używane z klastrami, które są takie same, jak w rozproszonym środowisku kolejkowania.

Zadania pokrewne

“Konfigurowanie klastra menedżera kolejek” na stronie 281

Klasy udostępniają mechanizm służący do łączenia menedżerów kolejek w sposób, który upraszcza zarówno początkową konfigurację, jak i bieżące zarządzanie. Można definiować komponenty klastra oraz tworzyć klastry i zarządzać nimi.

“Konfigurowanie nowego klastra” na stronie 294

Wykonaj poniższe instrukcje, aby skonfigurować przykładowy klaster. W oddzielnych instrukcjach opisano konfigurowanie klastra w protokole TCP/IP, LU 6.2 oraz z pojedynczą kolejką transmisji lub wieloma kolejkami transmisyjnymi. Przetestuj działanie klastra, wysyłając komunikat z jednego menedżera kolejek do drugiego.

Konfigurowanie żądania/odpowiedzi do klastra

Skonfiguruj ścieżkę komunikatu żądania/odpowiedzi z menedżera kolejek poza klastrem. Ukryj szczegóły wewnętrzne klastra przy użyciu menedżera kolejek bramy jako ścieżki komunikacji do i z klastra.


Zanim rozpoczniesz

Rysunek 55 na stronie 369 przedstawia menedżer kolejek o nazwie QM3, który znajduje się poza klastrem o nazwie DEMO. Produkt QM3 może być menedżerem kolejek w produkcie IBM MQ, który nie obsługuje klastrów. QM3 udostępnia kolejkę o nazwie Q3, która jest zdefiniowana w następujący sposób:

```
DEFINE QLOCAL(Q3)
```

Wewnątrz klastra znajdują się dwa menedżery kolejek o nazwach QM1 i QM2. Produkt QM2 udostępnia kolejkę klastra o nazwie Q2, która jest zdefiniowana w następujący sposób:

```
DEFINE QLOCAL(Q2) CLUSTER(DEMO)
```



Rysunek 55. Umieszczanie z menedżera kolejek poza klastrem

O tym zadaniu

Postępuj zgodnie z zaleceniami w procedurze, aby skonfigurować ścieżkę dla komunikatów żądania i odpowiedzi.

Procedura

1. Wyślij komunikat żądania do klastra.

Należy wziąć pod uwagę, w jaki sposób menedżer kolejek znajdujący się poza klastrem umieszcza komunikat w kolejce Q2 w QM2, który znajduje się wewnątrz klastra. Menedżer kolejek poza klastrem musi mieć definicję QREMOTE dla każdej kolejki w klastrze, do której umieszcza komunikaty.

- a) Zdefiniuj zdalną kolejkę dla produktu Q2 w systemie QM3.

```
DEFINE QREMOTE(Q2) RNAME(Q2) RQMNAME(QM2) XMITQ(QM1)
```

Ponieważ produkt QM3 nie jest częścią klastra, musi komunikować się przy użyciu rozproszonych technik kolejkowania. Dlatego musi on mieć również kanał nadawczy i kolejkę transmisji do produktu QM1. Produkt QM1 wymaga odpowiedniego kanału odbiorczego. Kanały i kolejki transmisji nie są wyświetlane jawnie w programie [Rysunek 55 na stronie 369](#).

W tym przykładzie aplikacja w wersji QM3 wysyła wywołanie MQPUT w celu umieszczenia komunikatu w produkcie Q2. Definicja QREMOTE powoduje, że komunikat ma być kierowany do produktu Q2 pod adresem QM2 przy użyciu kanału nadawczego, który otrzymuje komunikaty z kolejki transmisji QM1 .

2. Odbieraj komunikat odpowiedzi z klastra.

Użyj aliasu menedżera kolejek, aby utworzyć ścieżkę powrotną dla odpowiedzi na menedżer kolejek poza klastrem. Brama QM1 reklamuje alias menedżera kolejek dla menedżera kolejek, który znajduje się poza klastrem, QM3. Reklamuje on produkt QM3 do menedżerów kolejek w klastrze, dodając atrybut klastra do definicji aliasu menedżera kolejek dla produktu QM3. Definicja aliasu menedżera kolejek jest taka, jak definicja kolejki zdalnej, ale z pustym RNAME.

a) Zdefiniuj alias menedżera kolejek dla produktu QM3 w systemie QM1.

```
DEFINE QREMOTE(QM3) RNAME(' ') RQMNAME(QM3) CLUSTER(DEMO)
```

Należy rozważyć wybór nazwy kolejki transmisji używanej do przekazywania odpowiedzi z powrotem z produktu QM1 do produktu QM3. Niejawne w definicji QREMOTE , przez pominięcie atrybutu XMITQ , jest to nazwa kolejki transmisji QM3. Jednak produkt QM3 ma taką samą nazwę, jak oczekujemy, że zareklamuje się do reszty klastra, korzystając z aliasu menedżera kolejek. Produkt IBM MQ nie zezwala na nadanie tej samej nazwie zarówno kolejki transmisji, jak i aliasu menedżera kolejek. Jednym z rozwiązań jest utworzenie kolejki transmisji w celu przekazywania komunikatów do produktu QM3 o innej nazwie niż alias menedżera kolejek.

b) Podaj nazwę kolejki transmisji w definicji QREMOTE .

```
DEFINE QREMOTE(QM3) RNAME(' ') RQMNAME(QM3) CLUSTER(DEMO) XMITQ(QM3.XMIT)
```

Alias nowego menedżera kolejek zawiera nową kolejkę transmisji o nazwie QM3 . XMIT z aliasem menedżera kolejek produktu QM3 . Jest to proste i poprawne rozwiązanie, ale nie całkowicie satysfakcjonujące. Złamała konwencję nazewnictwa dla kolejek transmisji, że nadawane są tej samej nazwie co docelowy menedżer kolejek. Czy istnieją alternatywne rozwiązania, które zachowają konwencję nazewnictwa kolejki transmisji?

Problem pojawia się, ponieważ żądający domyślnie przekazywał QM3 jako nazwę menedżera kolejek odpowiedzi w komunikacie żądania wysłanym z produktu QM3. Serwer w systemie QM2 używa nazwy menedżera kolejek zwrotnej QM3 do adresu QM3 w odpowiedziach. Rozwiązanie wymaga, aby QM1 reklamował QM3 jako alias menedżera kolejek, aby zwracał komunikaty odpowiedzi i uniemożliwił QM1 korzystanie z QM3 jako nazwy kolejki transmisji.

Zamiast domyślnego udostępniania QM3 jako nazwy menedżera kolejek odpowiedzi, aplikacje w systemie QM3 muszą przekazać alias menedżera kolejek odpowiedzi do programu QM1 w celu uzyskania odpowiedzi na komunikaty. Menedżer kolejek bramy QM1 reklamuje alias menedżera kolejek w odpowiedzi na produkt QM3 , a nie sam produkt QM3 , co pozwala uniknąć konfliktu z nazwą kolejki transmisji.

c) Zdefiniuj alias menedżera kolejek dla produktu QM3 w systemie QM1.

```
DEFINE QREMOTE(QM3.ALIAS) RNAME(' ') RQMNAME(QM3) CLUSTER(DEMO)
```

Wymagane są dwie zmiany w komendach konfiguracyjnych.

- i) QREMOTE w QM1 reklamuje nasz alias menedżera kolejek QM3 . ALIAS do reszty klastra, sprzęgając go do nazwy rzeczywistego menedżera kolejek QM3. QM3 jest ponownie nazwą kolejki transmisji w celu wysłania kolejek odpowiedzi z powrotem do QM3
- ii) Aplikacja kliencka musi podać QM3 . ALIAS jako nazwę menedżera kolejek zwrotnych podczas konstruowania komunikatu żądania. Produkt QM3 . ALIAS można udostępnić w aplikacji klienckiej na jeden z dwóch sposobów.
 - Kod QM3 . ALIAS w polu nazwy menedżera kolejek odpowiedzi skonstruowanym przez produkt MQPUT w MQMD. Należy to zrobić w ten sposób, jeśli do odpowiedzi używana jest dynamiczna kolejka odpowiedzi.
 - W przypadku podawania nazwy kolejki odpowiedzi należy użyć aliasu kolejki odpowiedzi Q3 . ALIAS, a nie kolejki odpowiedzi.

```
DEFINE QREMOTE(Q3.ALIAS) RNAME(Q3) RQMNAME(QM3.ALIAS)
```

Co dalej

Uwaga: Nie można zademonstrować użycia aliasów kolejek zwrotnych w produkcie **AMQSREQ0**. Otwiera kolejkę odpowiedzi przy użyciu nazwy kolejki podanej w parametrze 3 lub domyślnej kolejki modelowej produktu SYSTEM . SAMPLE . REPLY . Należy zmodyfikować przykład udostępniający inny parametr zawierający alias kolejki odpowiedzi, aby nazwać alias menedżera kolejek zwrotnych dla produktu MQPUT.

Pojęcia pokrewne

Alias i klastry menedżera kolejek

Użyj aliasów menedżera kolejek, aby ukryć nazwę menedżerów kolejek podczas wysyłania komunikatów do klastra lub z niego oraz do równoważenia obciążenia komunikatów wysyłanych do klastra.

Alias i klastry kolejek zwrotnych

Definicja aliasu kolejki odpowiedzi jest używana do określania alternatywnych nazw dla informacji o odpowiedzi. Definicje aliasów kolejki odpowiedzi mogą być używane z klastrami, które są takie same, jak w rozproszonym środowisku kolejkowania.

Alias kolejek i klastry

Alias kolejek służą do ukrywania nazwy kolejki klastra, do grupowania kolejki, adoptowania różnych atrybutów lub do adoptowania różnych praw dostępu.

Zadania pokrewne

Konfigurowanie żądania/odpowiedzi z klastra

Skonfiguruj ścieżkę komunikatu żądania/odpowiedzi z klastra do menedżera kolejek poza klastrem. Ukryj szczegóły dotyczące sposobu, w jaki menedżer kolejek wewnątrz klastra komunikuje się poza klastrem przy użyciu menedżera kolejek bramy.

Konfigurowanie równoważenia obciążenia z zewnątrz klastra

Skonfiguruj ścieżkę komunikatów z menedżera kolejek poza klastrem do dowolnej kopii kolejki klastra. Wynikiem jest równoważenie obciążenia żądaniami spoza klastra do każdej instancji kolejki klastra.

Konfigurowanie ścieżek komunikatów między klastrami

Połącz klastry przy użyciu menedżera kolejek bramy. Ustaw kolejki lub menedżery kolejek jako widoczne dla wszystkich klastrów, definiując kolejkę klastra lub aliasy menedżera kolejek klastra w menedżerze kolejek bramy.

“Ukrywanie nazwy docelowego menedżera kolejek klastra” na stronie 371

Skieruj komunikat do kolejki klastra, która jest zdefiniowana w dowolnym menedżerze kolejek w klastrze bez nadawania nazw menedżerowi kolejek.

Ukrywanie nazwy docelowego menedżera kolejek klastra

Skieruj komunikat do kolejki klastra, która jest zdefiniowana w dowolnym menedżerze kolejek w klastrze bez nadawania nazw menedżerowi kolejek.

Zanim rozpocznie

- Należy unikać ujawniania nazw menedżerów kolejek, które znajdują się w klastrze, do menedżerów kolejek znajdujących się poza klastrem.
 - Rozstrzygnięcie odwołań do menedżera kolejek udostępniającego kolejkę wewnątrz klastra powoduje usunięcie elastyczności w celu równoważenia obciążenia.
 - Utrudnia to również zmianę menedżera kolejek udostępniającego kolejkę w klastrze.
 - Alternatywą jest zastąpienie parametru RQMNAME aliasem menedżera kolejek udostępnionym przez administratora klastra.
 - “Ukrywanie nazwy docelowego menedżera kolejek klastra” na stronie 371 opisuje użycie aliasu menedżera kolejek w celu oddzielenia menedżera kolejek poza klastrem od zarządzania menedżerami kolejek w klastrze.
- Jednak sugerowanym sposobem nadawania nazw kolejkom transmisji jest nadanie im nazwy docelowego menedżera kolejek. Nazwa kolejki transmisji ujawnia nazwę menedżera kolejek w klastrze. Należy wybrać regułę, która ma być śledzona. Nazwę kolejki transmisji można nazwać przy użyciu nazwy menedżera kolejek lub nazwy klastra:

Podaj nazwę kolejki transmisji przy użyciu nazwy menedżera kolejek gatewaya.

Ujawnienie nazwy menedżera kolejek bramy w menedżerach kolejek poza klastrem jest zasadnym wyjątkiem od reguły ukrywania nazw menedżerów kolejek klastra.

Podaj nazwę kolejki transmisji przy użyciu nazwy klastra.

Jeśli nie jest używana konwencja nazw kolejek transmisji nazw z nazwą docelowego menedżera kolejek, należy użyć nazwy klastra.


O tym zadaniu

Zmodyfikuj zadanie “Konfigurowanie żądania/odpowiedzi do klastra” na stronie 368, aby ukryć nazwę docelowego menedżera kolejek wewnątrz klastra.

Procedura

W tym przykładzie, patrz Rysunek 56 na stronie 373, zdefiniuj alias menedżera kolejek na menedżerze kolejek gatewaya QM1 o nazwie DEMO:

```
DEFINE QREMOTE(DEMO) RNAME(' ') RQMNAME(' ')
```

Rysunek 56. Umieszczanie z menedżera kolejek poza klastrem

Definicja QREMOTE w systemie QM1 powoduje, że alias menedżera kolejek DEMO jest znany menedżerowi kolejek bramy. QM3, Menedżer kolejek poza klastrem może używać aliasu menedżera kolejek DEMO do wysyłania komunikatów do kolejek klastra w systemie DEMO, zamiast używać rzeczywistej nazwy menedżera kolejek.

Jeśli zostanie przyjęte konwencję używania nazwy klastra w celu nazwy-nazwy kolejki transmisji łączącej się z klastrem, wówczas definicja kolejki zdalnej dla programu Q2 stanie się:

```
DEFINE QREMOTE(Q2) RNAME(Q2) RQMNAME(DEMO) XMIT(DEMO)
```

Wyniki

Komunikaty przeznaczone dla systemu Q2 w systemie DEMO są umieszczane w kolejce transmisji DEMO . Z kolejki transmisji są one przesyłane przez kanał nadawczy do menedżera kolejek bramy QM1. Menedżer kolejek gatewaya kieruje komunikaty do dowolnego menedżera kolejek w klastrze, który udostępnia kolejkę klastra Q2.


Konfigurowanie żądania/odpowiedzi z klastra

Skonfiguruj ścieżkę komunikatu żądania/odpowiedzi z klastra do menedżera kolejek poza klastrem. Ukryj szczegóły dotyczące sposobu, w jaki menedżer kolejek wewnątrz klastra komunikuje się poza klastrem przy użyciu menedżera kolejek bramy.

Zanim rozpocznie

Rysunek 57 na stronie 375 przedstawia menedżer kolejek QM2 wewnątrz klastra DEMO. Wysyła on żądanie do kolejki Q3 udostępnianej w menedżerze kolejek poza klastrem. Odpowiedzi są zwracane do produktu Q2 pod adresem QM2 wewnątrz klastra.

Aby komunikować się z menedżerem kolejek poza klastrem, jeden lub więcej menedżerów kolejek wewnątrz klastra działa jako brama. Menedżer kolejek bramy ma ścieżkę komunikacji z menedżerami kolejek poza klastrem. W tym przykładzie QM1 jest bramą.



Rysunek 57. Umieszczanie w menedżerze kolejek poza klastrem

O tym zadaniu

Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby skonfigurować ścieżkę dla komunikatów żądania i odpowiedzi.

Procedura

1. Wyślij komunikat żądania z klastra.

Zastanów się, w jaki sposób menedżer kolejek QM2, który znajduje się wewnątrz klastra, umieszcza komunikat w kolejce Q3 w QM3, która znajduje się poza klastrem.

- a) Utwórz definicję QREMOTE w systemie QM1, która reklamuje kolejkę zdalną Q3 w klastrze

```
DEFINE QREMOTE(Q3) RNAME(Q3) RQMNAME(QM3) CLUSTER(DEMO)
```

Ma on również kanał nadawczy i kolejkę transmisji do menedżera kolejek, który znajduje się poza klastrem. QM3 ma odpowiedni kanał odbiorczy. Kanały nie są wyświetlane w programie Rysunek 57 na stronie 375.

Aplikacja w systemie QM2 wysyła wywołanie MQPUT określające kolejkę docelową i kolejkę, do której mają być wysłane odpowiedzi. Kolejka docelowa to Q3 , a kolejka zwrotna to Q2.

Komunikat jest wysyłany do programu QM1, który używa jego definicji kolejki zdalnej w celu rozstrzygnięcia nazwy kolejki na Q3 w QM3.

2. Odbieraj komunikat odpowiedzi z menedżera kolejek poza klastrem.

Menedżer kolejek spoza klastra musi mieć alias menedżera kolejek dla każdego menedżera kolejek w klastrze, do którego wysyłany jest komunikat. Alias menedżera kolejek musi również określać nazwę kolejki transmisji dla menedżera kolejek bramy. W tym przykładzie program QM3 wymaga definicji aliasu menedżera kolejek dla produktu QM2:

a) Utwórz alias menedżera kolejek QM2 w systemie QM3

```
DEFINE QREMOTE(QM2) RNAME(' ') RQMNAME(QM2) XMITQ(QM1)
```

Produkt QM3 wymaga również kanału nadawczego i kolejki transmisji do produktu QM1 , a produkt QM1 wymaga odpowiedniego kanału odbiorczego.

Aplikacja **app3** w systemie QM3 może wysyłać odpowiedzi do programu QM2, wywołując wywołanie MQPUT i podając nazwę kolejki, Q2 i nazwę menedżera kolejek QM2.

Co dalej

Istnieje możliwość zdefiniowania więcej niż jednej trasy poza klastrem.

Pojęcia pokrewne

Alias i klastry menedżera kolejek

Użyj aliasów menedżera kolejek, aby ukryć nazwę menedżerów kolejek podczas wysyłania komunikatów do klastra lub z niego oraz do równoważenia obciążenia komunikatów wysyłanych do klastra.

Alias i klastry kolejek zwrotnych

Definicja aliasu kolejki odpowiedzi jest używana do określania alternatywnych nazw dla informacji o odpowiedzi. Definicje aliasów kolejki odpowiedzi mogą być używane z klastrami, które są takie same, jak w rozproszonym środowisku kolejkowania.

Alias kolejek i klastry

Alias kolejek służą do ukrywania nazwy kolejki klastra, do grupowania kolejki, adoptowania różnych atrybutów lub do adoptowania różnych praw dostępu.

Zadania pokrewne

Konfigurowanie żądania/odpowiedzi do klastra

Skonfiguruj ścieżkę komunikatu żądania/odpowiedzi z menedżera kolejek poza klastrem. Ukryj szczegóły wewnętrzne klastra przy użyciu menedżera kolejek bramy jako ścieżki komunikacji do i z klastra.

Konfigurowanie równoważenia obciążenia z zewnątrz klastra

Skonfiguruj ścieżkę komunikatów z menedżera kolejek poza klastrem do dowolnej kopii kolejki klastra. Wynikiem jest równoważenie obciążenia żądaniami spoza klastra do każdej instancji kolejki klastra.

Konfigurowanie ścieżek komunikatów między klastrami

Połącz klastry przy użyciu menedżera kolejek bramy. Ustaw kolejki lub menedżery kolejek jako widoczne dla wszystkich klastrów, definiując kolejkę klastra lub aliasy menedżera kolejek klastra w menedżerze kolejek bramy.

Konfigurowanie równoważenia obciążenia z zewnątrz klastra

Skonfiguruj ścieżkę komunikatów z menedżera kolejek poza klastrem do dowolnej kopii kolejki klastra. Wynikiem jest równoważenie obciążenia żądaniami spoza klastra do każdej instancji kolejki klastra.

Zanim rozpoczniesz

Skonfiguruj przykład, tak jak pokazano to w sekcji [Rysunek 55 na stronie 369](#) w [“Konfigurowanie żądania/odpowiedzi do klastra”](#) na stronie 368.

O tym zadaniu

W tym scenariuszu menedżer kolejek poza klastrzem, QM3 w [Rysunek 58 na stronie 378](#), wysyła żądania do kolejki Q2. Produkt Q2 jest udostępniany w dwóch menedżerach kolejek, QM2 i QM4 w klastrze DEMO. Oba menedżery kolejek są konfigurowane przy użyciu domyślnej opcji wiązania NOTFIXED, aby można było korzystać z równoważenia obciążenia. Żądania z programu QM3, menedżera kolejek spoza klastra, są wysyłane do instancji produktu Q2 za pomocą programu QM1.

Produkt QM3 nie jest częścią klastra i komunikuje się za pomocą rozproszonych technik kolejkowania. Musi mieć kanał wysyłający i kolejkę transmisji do programu QM1. Produkt QM1 wymaga odpowiedniego kanału odbiorczego. Kanały i kolejki transmisji nie są wyświetlane jawnie w programie [Rysunek 58 na stronie 378](#).

Procedura rozszerza przykład w produkcie [Rysunek 55 na stronie 369](#) w produkcie [“Konfigurowanie żądania/odpowiedzi do klastra”](#) na stronie 368.

Procedura

1. Utwórz definicję QREMOTE dla produktu Q2 w systemie QM3.

```
DEFINE QREMOTE(Q2) RNAME(Q2) RQMNAME(Q3) XMITQ(QM1)
```

Utwórz definicję QREMOTE dla każdej kolejki w klastrze, do której QM3 umieszcza komunikaty.

2. Utwórz alias menedżera kolejek Q3 w systemie QM1.

```
DEFINE QREMOTE(Q3) RNAME(' ') RQMNAME(' ')
```


Q3 nie jest rzeczywistą nazwą menedżera kolejek. Jest to nazwa definicji aliasu menedżera kolejek w klastrze, która powoduje wyrównanie nazwy aliasu menedżera kolejek Q3 z wartością pustą, ' '.

3. Zdefiniuj kolejkę lokalną o nazwie Q2 w każdym z serwerów QM2 i QM4.

```
DEFINE QLOCAL(Q2) CLUSTER(DEMO) DEFBIND(NOTFIXED)
```

4. QM1, menedżer kolejek bramy, nie ma żadnych specjalnych definicji.

Wyniki



Rysunek 58. Umieszczanie z menedżera kolejek poza klastrem

Gdy aplikacja w wersji QM3 wysyła wywołanie MQPUT w celu umieszczenia komunikatu w produkcie Q2, definicja QREMOTE w systemie QM3 powoduje, że komunikat jest kierowany przez menedżer kolejek bramy QM1. Gdy program QM1 odbiera komunikat, jest on świadomy, że komunikat jest nadal przeznaczony dla kolejki o nazwie Q2 i wykonuje tłumaczenie nazw. Produkt QM1 sprawdza swoje lokalne definicje i nie zawiera żadnych informacji o produkcie Q2. Następnie produkt QM1 sprawdza konfigurację klastra i stwierdza, że jest świadoma dwóch instancji produktu Q2 w klastrze DEMO. Produkt QM1 może teraz korzystać z funkcji równoważenia obciążenia w celu dystrybuowania komunikatów między instancjami serwera Q2 rezydującego w systemach QM2 i QM4.

Pojęcia pokrewne

Alias i klastry menedżera kolejek

Użyj aliasów menedżera kolejek, aby ukryć nazwę menedżerów kolejek podczas wysyłania komunikatów do klastra lub z niego oraz do równoważenia obciążenia komunikatów wysyłanych do klastra.

Alias i klastry kolejek zwrotnych

Definicja aliasu kolejki odpowiedzi jest używana do określania alternatywnych nazw dla informacji o odpowiedzi. Definicje aliasów kolejki odpowiedzi mogą być używane z klastrami, które są takie same, jak w rozproszonym środowisku kolejkowania.

Alias kolejek i klastry

Aliasy kolejek służą do ukrywania nazwy kolejki klastra, do grupowania kolejki, adoptowania różnych atrybutów lub do adoptowania różnych praw dostępu.

Zadania pokrewne

Konfigurowanie żądania/odpowiedzi do klastra

Skonfiguruj ścieżkę komunikatu żądania/odpowiedzi z menedżera kolejek poza klastrem. Ukryj szczegóły wewnętrzne klastra przy użyciu menedżera kolejek bramy jako ścieżki komunikacji do i z klastra.

Konfigurowanie żądania/odpowiedzi z klastra

Skonfiguruj ścieżkę komunikatu żądania/odpowiedzi z klastra do menedżera kolejek poza klastrem. Ukryj szczegóły dotyczące sposobu, w jaki menedżer kolejek wewnątrz klastra komunikuje się poza klastrem przy użyciu menedżera kolejek bramy.

Konfigurowanie ścieżek komunikatów między klastrami

Połącz klastry przy użyciu menedżera kolejek bramy. Ustaw kolejki lub menedżery kolejek jako widoczne dla wszystkich klastrów, definiując kolejkę klastra lub aliasy menedżera kolejek klastra w menedżerze kolejek bramy.

Informacje pokrewne

[Rozstrzygnięcie nazwy kolejki](#)


[Rozdzielczość nazwy](#)

Konfigurowanie ścieżek komunikatów między klastrami

Połącz klastry przy użyciu menedżera kolejek bramy. Ustaw kolejki lub menedżery kolejek jako widoczne dla wszystkich klastrów, definiując kolejkę klastra lub aliasy menedżera kolejek klastra w menedżerze kolejek bramy.

O tym zadaniu

Zamiast grupowania wszystkich menedżerów kolejek w jednym dużym klastrze może istnieć wiele mniejszych klastrów. Każdy klaster ma co najmniej jeden menedżer kolejek pełniący rolę mostu. Zaletą tego rozwiązania jest możliwość ograniczenia widoczności nazw kolejek i menedżerów kolejek w klastrach. Patrz [Overlapping clusters](#). Aliasy służą do zmiany nazw kolejek i menedżerów kolejek w celu uniknięcia konfliktów nazw lub zachowania zgodności z lokalnymi konwencjami nazewnictwa.



Rysunek 59. Przekazywanie między klastrami

Rysunek 59 na stronie 379 przedstawia dwa klastry z mostem między nimi. Może być więcej niż jeden most.

Skonfiguruj klastry przy użyciu następującej procedury:

Procedura

1. Zdefiniuj kolejkę klastra, Q1 w systemie QM1.

```
DEFINE QLOCAL(Q1) CLUSTER(CORNISH)
```

2. Zdefiniuj kolejkę klastra, Q3 w systemie QM3.

```
DEFINE QLOCAL(Q3) CLUSTER(WINDSOR)
```

3. Utwórz listę nazw o nazwie CORNISHWINDSOR w systemie QM2 zawierającą nazwy obu klastrów.

```
DEFINE NAMELIST(CORNISHWINDSOR) DESCR('CornishWindsor namelist')  
NAMES(CORNISH, WINDSOR)
```

4. Zdefiniuj kolejkę klastra, Q2 w systemie QM2

```
DEFINE QLOCAL(Q2) CLUSNL(CORNISHWINDSOR)
```

Co dalej

QM2 jest elementem obu klastrów i stanowi most między nimi. Dla każdej kolejki, która ma być widoczna przez most, potrzebna jest definicja QALIAS na moście. Na przykład w systemie [Rysunek 59 na stronie 379](#) w systemie QM2 należy wykonać następujące czynności:

```
DEFINE QALIAS(MYQ3) TARGET(Q3) CLUSTER(CORNISH) DEFBIND(NOTFIXED)
```

Za pomocą aliasu kolejki aplikacja połączona z menedżerem kolejek w programie CORNISH, na przykład QM1, może umieścić komunikat w pliku Q3. Odnosi się do Q3 jako MYQ3. Komunikat jest kierowany do Q3 w QM3.

Po otwarciu kolejki należy ustawić parametr DEFBIND na wartość NOTFIXED lub QDEF. Jeśli parametr DEFBIND ma wartość domyślną OPEN, menedżer kolejek tłumaczy definicję aliasu na menedżer kolejek mostu, który go udostępnia. Most nie przekazuje komunikatu.

Dla każdego menedżera kolejek, który ma być widoczny, potrzebna jest definicja aliasu menedżera kolejek. Na przykład w systemie QM2 należy wykonać następujące czynności:

```
DEFINE QREMOTE(QM1) RNAME(' ') RQMNAME(QM1) CLUSTER(WINDSOR)
```

Aplikacja połączona z dowolnym menedżerem kolejek w programie WINDSOR, na przykład QM3, może umieścić komunikat w dowolnej kolejce w systemie QM1, nadając nazwę QM1 jawnie w wywołaniu MQOPEN .

Pojęcia pokrewne

Alias i klastry menedżera kolejek

Użyj aliasów menedżera kolejek, aby ukryć nazwę menedżerów kolejek podczas wysyłania komunikatów do klastra lub z niego oraz do równoważenia obciążenia komunikatów wysyłanych do klastra.

Alias i klastry kolejek zwrotnych

Definicja aliasu kolejki odpowiedzi jest używana do określania alternatywnych nazw dla informacji o odpowiedzi. Definicje aliasów kolejki odpowiedzi mogą być używane z klastrami, które są takie same, jak w rozproszonym środowisku kolejkowania.

Aliasy kolejek i klastry

Aliasy kolejek służą do ukrywania nazwy kolejki klastra, do grupowania kolejki, adoptowania różnych atrybutów lub do adoptowania różnych praw dostępu.

Zadania pokrewne

Konfigurowanie żądania/odpowiedzi do klastra

Skonfiguruj ścieżkę komunikatu żądania/odpowiedzi z menedżera kolejek poza klastrem. Ukryj szczegóły wewnętrzne klastra przy użyciu menedżera kolejek bramy jako ścieżki komunikacji do i z klastra.

Konfigurowanie żądania/odpowiedzi z klastra

Skonfiguruj ścieżkę komunikatu żądania/odpowiedzi z klastra do menedżera kolejek poza klastrem. Ukryj szczegóły dotyczące sposobu, w jaki menedżer kolejek wewnątrz klastra komunikuje się poza klastrem przy użyciu menedżera kolejek bramy.

Konfigurowanie równoważenia obciążenia z zewnątrz klastra

Skonfiguruj ścieżkę komunikatów z menedżera kolejek poza klastrem do dowolnej kopii kolejki klastra. Wynikiem jest równoważenie obciążenia żądaniami spoza klastra do każdej instancji kolejki klastra.

Aliasy i klastry menedżera kolejek

Użyj aliasów menedżera kolejek, aby ukryć nazwę menedżerów kolejek podczas wysyłania komunikatów do klastra lub z niego oraz do równoważenia obciążenia komunikatów wysyłanych do klastra.

Aliasy menedżera kolejek, które są tworzone przy użyciu definicji kolejki zdalnej z pustym RNAME, mają pięć zastosowań:

Zmiana odwzorowania nazwy menedżera kolejek podczas wysyłania komunikatów

Alias menedżera kolejek może być używany do zmiany odwzorowania nazwy menedżera kolejek określonej w wywołaniu MQOPEN do innego menedżera kolejek. Może to być menedżer kolejek klastra. Na przykład menedżer kolejek może mieć definicję aliasu menedżera kolejek:

```
DEFINE QREMOTE(YORK) RNAME(' ') RQMNAME(CLUSQM)
```

YORK może być używany jako alias dla menedżera kolejek o nazwie CLUSQM. Gdy aplikacja w menedżerze kolejek, która dokonała tej definicji, umieszcza komunikat w menedżerze kolejek YORK, lokalny menedżer kolejek rozstrzyga nazwę na CLUSQM. Jeśli lokalny menedżer kolejek nie jest nazywany CLUSQM, komunikat umieszcza komunikat w kolejce transmisji klastra, który ma zostać przeniesiony do produktu CLUSQM. Zmienia ona również nagłówek transmisji na wartość CLUSQM zamiast YORK.

Uwaga: Ta definicja ma zastosowanie tylko w menedżerze kolejek, który ją tworzy. Aby zareklamować alias dla całego klastra, należy dodać atrybut CLUSTER do definicji kolejki zdalnej. Następnie komunikaty z innych menedżerów kolejek, które były przeznaczone dla produktu YORK, są wysyłane do produktu CLUSQM.

Modyfikowanie lub określanie kolejki transmisji podczas wysyłania komunikatów

Aliasing może być używany do łączenia klastra z systemem innym niż klastrowe. Na przykład menedżery kolejek w klastrze ITALY mogą komunikować się z menedżerem kolejek o nazwie PALERMO, który znajduje się poza klastrem. Aby można było komunikować się, jeden z menedżerów kolejek w klastrze musi działać jako brama. Z poziomu menedżera kolejek gatewaya wydaj komendę:

```
DEFINE QREMOTE(ROME) RNAME(' ') RQMNAME(PALERMO) XMITQ(X) CLUSTER(ITALY)
```

Komenda jest definicją aliasu menedżera kolejek. Definiuje on i reklamuje ROME jako menedżer kolejek, nad którym komunikaty z dowolnego menedżera kolejek w klastrze ITALY mogą być wieloprzeskokowe w celu osiągnięcia miejsca docelowego w produkcie PALERMO. Komunikaty umieszczone w kolejce otwartej z nazwą menedżera kolejek ustawioną na wartość ROME są wysyłane do menedżera kolejek bramy przy użyciu definicji aliasu menedżera kolejek. Po tym czasie komunikaty są umieszczane w kolejce transmisji X i przenoszone przez kanały inne niż klastrowe do menedżera kolejek PALERMO.

Wybór nazwy ROME w tym przykładzie nie jest znaczący. Wartości dla QREMOTE i RQMNAME mogą być takie same.

Określanie miejsca docelowego podczas odbierania komunikatów

Po odebraniu komunikatu przez menedżer kolejek wyodrębnia on nazwę kolejki docelowej i menedżera kolejek z nagłówka transmisji. Szuka definicji aliasu menedżera kolejek o takiej samej nazwie, jak nazwa menedżera kolejek w nagłówku transmisji. Jeśli znajdzie on jeden, zastępuje on RQMNAME z definicji aliasu menedżera kolejek dla nazwy menedżera kolejek w nagłówku transmisji.


Istnieją dwa powody używania aliasu menedżera kolejek w ten sposób:

- Kierowanie komunikatów do innego menedżera kolejek
- Aby zmienić nazwę menedżera kolejek tak, aby była taka sama, jak nazwa lokalnego menedżera kolejek

Używanie aliasów menedżera kolejek w menedżerze kolejek bramy w celu kierowania komunikatów między menedżerami kolejek w różnych klastrach.

Aplikacja może wysłać komunikat do kolejki w innym klastrze przy użyciu aliasu menedżera kolejek. Kolejka nie musi być kolejką klastra. Kolejka jest zdefiniowana w jednym klastrze. Aplikacja jest połączona z menedżerem kolejek w innym klastrze. Menedżer kolejek bramy łączy dwa klastry. Jeśli kolejka nie jest zdefiniowana jako klastrowa, aby możliwe było poprawne kierowanie, aplikacja musi otworzyć kolejkę przy użyciu nazwy kolejki i nazwy aliasu menedżera kolejek w klastrze. Przykład konfiguracji zawiera sekcja [“Tworzenie dwóch nakładających się klastrów z menedżerem kolejek bramy”](#) na stronie 332, z której jest wyświetlany przepływ komunikatów odpowiedzi zilustrowany na rysunku [1](#).

Diagram przedstawia ścieżkę wykonaną przez komunikat odpowiedzi z powrotem do tymczasowej kolejki dynamicznej o nazwie RQ. Aplikacja serwera połączona z programem QM3 otwiera kolejkę odpowiedzi, używając nazwy menedżera kolejek QM2. Nazwa menedżera kolejek QM2 jest zdefiniowana jako alias menedżera kolejek w klastrze w systemie QM1. QM3 kieruje komunikat odpowiedzi do QM1. QM1 kieruje komunikat do QM2.



Rysunek 60. Używanie aliasu menedżera kolejek do zwracania komunikatu odpowiedzi do innego klastra

Sposób działania routingu jest następujący. Każdy menedżer kolejek w każdym klastrze ma definicję aliasu menedżera kolejek w systemie QM1. Aliasy są grupowane we wszystkich klastrach. Szare przerywane strzałki od każdego aliasu do menedżera kolejek wskazują, że każdy alias menedżera kolejek jest tłumaczony na rzeczywisty menedżer kolejek w co najmniej jednym klastrze. W tym przypadku alias QM2 znajduje się w klastrze zarówno w klastrze CL1, jak i w klastrze CL2i jest tłumaczony na rzeczywisty menedżer kolejek QM2 w produkcie CL1. Aplikacja serwera tworzy komunikat odpowiedzi przy użyciu nazwy kolejki odpowiedzi RQ i nazwy menedżera kolejek odpowiedzi QM2. Komunikat jest kierowany do produktu QM1, ponieważ definicja aliasu menedżera kolejek QM2 jest zdefiniowana w produkcie QM1 w klastrze CL2, a menedżer kolejek QM2 nie znajduje się w klastrze CL2. Ponieważ komunikatu nie można wysłać do docelowego menedżera kolejek, jest on wysyłany do menedżera kolejek, który ma definicję aliasu.

Program QM1 umieszcza komunikat w kolejce transmisji klastra w systemie QM1 w celu przestania do systemu QM2. Produkt QM1 kieruje komunikat do produktu QM2, ponieważ definicja aliasu menedżera kolejek w produkcie QM1 for QM2 definiuje QM2 jako rzeczywisty docelowy menedżer kolejek. Definicja nie jest cykliczna, ponieważ definicje aliasów mogą odnosić się tylko do rzeczywistych definicji; alias nie może wskazywać na sam siebie. Rzeczywista definicja jest rozstrzygana przez QM1, ponieważ zarówno QM1, jak i QM2 znajdują się w tym samym klastrze, CL1. Program QM1 wyszukuje informacje o połączeniu dla programu QM2 z repozytorium dla programu CL1i kieruje komunikat do programu QM2. Aby komunikat został przekierowany przez program QM1, aplikacja serwera musi otworzyć kolejkę odpowiedzi z opcją DEFBIND ustawioną na wartość MQBND_BIND_NOT_FIXED. Jeśli aplikacja serwera otworzyła kolejkę odpowiedzi z opcją MQBND_BIND_ON_OPEN, komunikat nie zostanie przekierowany i zostanie umieszczony w kolejce niedostarczonych komunikatów.

Korzystanie z menedżera kolejek jako bramy w klastrze w celu równoważenia obciążenia komunikatów pochodzących spoza klastra.

Użytkownik definiuje kolejkę o nazwie EDINBURGH w więcej niż jednym menedżerze kolejek w klastrze. Użytkownik chce, aby mechanizm grupowania równoważył obciążenie komunikatów przychodzących do tej kolejki spoza klastra.

Menedżer kolejek spoza klastra wymaga kolejki nadawczej i kanału nadawczego do jednego menedżera kolejek w klastrze. Ta kolejka jest nazywana menedżerem kolejek bramy. Aby skorzystać z domyślnego mechanizmu równoważenia obciążenia, należy zastosować jedną z następujących reguł:

- Menedżer kolejek bramy nie może zawierać instancji kolejki produktu EDINBURGH .
- Menedżer kolejek bramy określa CLWLUSEQ (ANY) w systemie ALTER QMGR.

Przykład równoważenia obciążenia z zewnątrz klastra znajduje się w sekcji [“Konfigurowanie równoważenia obciążenia z zewnątrz klastra”](#) na stronie 376 .

Pojęcia pokrewne

Alias i klastry kolejek zwrotnych

Definicja aliasu kolejki odpowiedzi jest używana do określania alternatywnych nazw dla informacji o odpowiedzi. Definicje aliasów kolejki odpowiedzi mogą być używane z klastrami, które są takie same, jak w rozproszonym środowisku kolejkowania.

Alias kolejek i klastry

Alias kolejek służy do ukrywania nazwy kolejki klastra, do grupowania kolejki, adoptowania różnych atrybutów lub do adoptowania różnych praw dostępu.

Zadania pokrewne

Konfigurowanie żądania/odpowiedzi do klastra

Skonfiguruj ścieżkę komunikatu żądania/odpowiedzi z menedżera kolejek poza klastrem. Ukryj szczegóły wewnętrzne klastra przy użyciu menedżera kolejek bramy jako ścieżki komunikacji do i z klastra.

Konfigurowanie żądania/odpowiedzi z klastra

Skonfiguruj ścieżkę komunikatu żądania/odpowiedzi z klastra do menedżera kolejek poza klastrem. Ukryj szczegóły dotyczące sposobu, w jaki menedżer kolejek wewnątrz klastra komunikuje się poza klastrem przy użyciu menedżera kolejek bramy.

Konfigurowanie równoważenia obciążenia z zewnątrz klastra

Skonfiguruj ścieżkę komunikatów z menedżera kolejek poza klastrem do dowolnej kopii kolejki klastra. Wynikiem jest równoważenie obciążenia żądaniami spoza klastra do każdej instancji kolejki klastra.

Konfigurowanie ścieżek komunikatów między klastrami

Połącz klastry przy użyciu menedżera kolejek bramy. Ustaw kolejki lub menedżery kolejek jako widoczne dla wszystkich klastrów, definiując kolejkę klastra lub aliasy menedżera kolejek klastra w menedżerze kolejek bramy.

Alias i klastry kolejek zwrotnych

Definicja aliasu kolejki odpowiedzi jest używana do określania alternatywnych nazw dla informacji o odpowiedzi. Definicje aliasów kolejki odpowiedzi mogą być używane z klastrami, które są takie same, jak w rozproszonym środowisku kolejkowania.

Na przykład:

- Aplikacja w menedżerze kolejek VENICE wysyła komunikat do menedżera kolejek PISA przy użyciu wywołania MQPUT . Aplikacja udostępnia następujące informacje o kolejkach odpowiedzi w deskrypcie komunikatu:

```
ReplyToQ=' QUEUE '  
ReplyToQMgr=' '
```

- Aby odpowiedzi wysłane do produktu QUEUE mogły być odbierane w systemie OTHERQ pod adresem PISA, należy utworzyć definicję kolejki zdalnej w systemie VENICE , która jest używana jako alias kolejki odpowiedzi. Alias jest skuteczny tylko w systemie, w którym został utworzony.

```
DEFINE QREMOTE(QUEUE) RNAME(OTHERQ) RQMNAME(PISA)
```

Produkty RQMNAME i QREMOTE mogą określać te same nazwy, nawet jeśli produkt RQMNAME jest sam menedżerem kolejek klastra.

Pojęcia pokrewne

Aliasy i klastry menedżera kolejek

Użyj aliasów menedżera kolejek, aby ukryć nazwę menedżerów kolejek podczas wysyłania komunikatów do klastra lub z niego oraz do równoważenia obciążenia komunikatów wysyłanych do klastra.

Aliasy kolejek i klastry

Aliasy kolejek służą do ukrywania nazwy kolejki klastra, do grupowania kolejki, adoptowania różnych atrybutów lub do adoptowania różnych praw dostępu.

Zadania pokrewne

Konfigurowanie żądania/odpowiedzi do klastra

Skonfiguruj ścieżkę komunikatu żądania/odpowiedzi z menedżera kolejek poza klastrem. Ukryj szczegóły wewnętrzne klastra przy użyciu menedżera kolejek bramy jako ścieżki komunikacji do i z klastra.

Konfigurowanie żądania/odpowiedzi z klastra

Skonfiguruj ścieżkę komunikatu żądania/odpowiedzi z klastra do menedżera kolejek poza klastrem. Ukryj szczegóły dotyczące sposobu, w jaki menedżer kolejek wewnątrz klastra komunikuje się poza klastrem przy użyciu menedżera kolejek bramy.

Konfigurowanie równoważenia obciążenia z zewnątrz klastra

Skonfiguruj ścieżkę komunikatów z menedżera kolejek poza klastrem do dowolnej kopii kolejki klastra. Wynikiem jest równoważenie obciążenia żądaniami spoza klastra do każdej instancji kolejki klastra.

Konfigurowanie ścieżek komunikatów między klastrami

Połącz klastry przy użyciu menedżera kolejek bramy. Ustaw kolejki lub menedżery kolejek jako widoczne dla wszystkich klastrów, definiując kolejkę klastra lub aliasy menedżera kolejek klastra w menedżerze kolejek bramy.

Aliasy kolejek i klastry

Aliasy kolejek służą do ukrywania nazwy kolejki klastra, do grupowania kolejki, adoptowania różnych atrybutów lub do adoptowania różnych praw dostępu.

Definicja QALIAS jest używana do tworzenia aliasu, pod którym kolejka ma być znana. Alias można utworzyć z wielu powodów:

- Użytkownik chce rozpocząć korzystanie z innej kolejki, ale nie chce zmieniać swoich aplikacji.
- Aplikacje nie mają znać rzeczywistej nazwy kolejki, do której umieszczają komunikaty.
- Może istnieć konwencja nazewnictwa, która różni się od tej, w której zdefiniowano kolejkę.
- Aplikacje mogą nie mieć uprawnień dostępu do kolejki na podstawie jej rzeczywistej nazwy, ale tylko na podstawie jej aliasu.

Utwórz definicję QALIAS w menedżerze kolejek za pomocą komendy DEFINE QALIAS . Na przykład uruchom komendę:

```
DEFINE QALIAS(PUBLIC) TARGET(LOCAL) CLUSTER(C)
```

Komenda anonsuje kolejkę o nazwie PUBLIC do menedżerów kolejek w klastrze C. PUBLIC to alias, który jest tłumaczony na kolejkę o nazwie LOCAL. Komunikaty wysłane do PUBLIC są kierowane do kolejki o nazwie LOCAL.

Można również użyć definicji aliasu kolejki, aby przetłumaczyć nazwę kolejki na kolejkę klastra. Na przykład uruchom komendę:

```
DEFINE QALIAS(PRIVATE) TARGET(PUBLIC)
```

Komenda umożliwia menedżerowi kolejek użycie nazwy PRIVATE w celu uzyskania dostępu do kolejki anonsowanej w innym miejscu klastra za pomocą nazwy PUBLIC. Ponieważ ta definicja nie zawiera atrybutu CLUSTER, ma ona zastosowanie tylko do menedżera kolejek, który ją tworzy.

Pojęcia pokrewne

Aliasy i klastry menedżera kolejek

Użyj aliasów menedżera kolejek, aby ukryć nazwę menedżerów kolejek podczas wysyłania komunikatów do klastra lub z niego oraz do równoważenia obciążenia komunikatów wysyłanych do klastra.

Aliasy i klastry kolejek zwrotnych

Definicja aliasu kolejki odpowiedzi jest używana do określania alternatywnych nazw dla informacji o odpowiedzi. Definicje aliasów kolejki odpowiedzi mogą być używane z klastrami, które są takie same, jak w rozproszonym środowisku kolejkowania.

Zadania pokrewne

Konfigurowanie żądania/odpowiedzi do klastra

Skonfiguruj ścieżkę komunikatu żądania/odpowiedzi z menedżera kolejek poza klastrem. Ukryj szczegóły wewnętrzne klastra przy użyciu menedżera kolejek bramy jako ścieżki komunikacji do i z klastra.

Konfigurowanie żądania/odpowiedzi z klastra

Skonfiguruj ścieżkę komunikatu żądania/odpowiedzi z klastra do menedżera kolejek poza klastrem. Ukryj szczegóły dotyczące sposobu, w jaki menedżer kolejek wewnątrz klastra komunikuje się poza klastrem przy użyciu menedżera kolejek bramy.

Konfigurowanie równoważenia obciążenia z zewnątrz klastra

Skonfiguruj ścieżkę komunikatów z menedżera kolejek poza klastrem do dowolnej kopii kolejki klastra. Wynikiem jest równoważenie obciążenia żądaniami spoza klastra do każdej instancji kolejki klastra.


Konfigurowanie ścieżek komunikatów między klastrami

Połącz klastry przy użyciu menedżera kolejek bramy. Ustaw kolejki lub menedżery kolejek jako widoczne dla wszystkich klastrów, definiując kolejkę klastra lub aliasy menedżera kolejek klastra w menedżerze kolejek bramy.

Korzystanie z klastrów do zarządzania obciążeniem

Definiując wiele instancji kolejki w różnych menedżerach kolejek w klastrze, można rozłożyć pracę serwisowania kolejki na wiele serwerów. Istnieje kilka czynników, które mogą uniemożliwić ponowne wysyłanie komunikatów do innego menedżera kolejek w przypadku niepowodzenia.

Oprócz konfigurowania klastrów w celu zredukowania administrowania systemem, można utworzyć klastry, w których więcej niż jeden menedżer kolejek udostępnia instancję tej samej kolejki.

Istnieje możliwość zorganizowania klastra w taki sposób, aby menedżery kolejek w nim były klonowane. Każdy menedżer kolejek jest w stanie uruchamiać te same aplikacje i mieć lokalne definicje tych samych kolejek.  Na przykład w syspleksie równoległym z/OS sklonowane aplikacje mogą uzyskiwać dostęp do danych we współużytkowanej bazie danych Db2 lub wirtualnej metodzie dostępu do pamięci masowej (Virtual Storage Access Method-VSAM). Obciążenie można rozłożyć między menedżerami kolejek, ponieważ ma kilka instancji aplikacji. Każda instancja aplikacji odbiera komunikaty i działa niezależnie od innych.

Zalety korzystania z klastrów w ten sposób są następujące:

- Zwiększona dostępność kolejek i aplikacji.
- Szybsza przepustowość komunikatów.
- Bardziej równomierne rozłożenie obciążenia w sieci.

Każdy z menedżerów kolejek, który udostępnia instancję określonej kolejki, może obsługiwać komunikaty przeznaczone dla tej kolejki, a aplikacje nie mają nazwy menedżera kolejek podczas wysyłania komunikatów. Jeśli klastr zawiera więcej niż jedną instancję tej samej kolejki, program IBM MQ wybiera

menedżera kolejek, do którego ma zostać skierowana wiadomość. Odpowiednie miejsca docelowe są wybierane na podstawie dostępności menedżera kolejek i kolejki oraz na podstawie liczby atrybutów specyficznych dla obciążenia klastra powiązanych z menedżerami kolejek, kolejkami i kanałami. Patrz [Równoważenie obciążenia w klastrach](#).

z/OS W produkcie IBM MQ for z/OS menedżery kolejek, które znajdują się w grupach współużytkowania kolejek, mogą udostępniać kolejki klastra jako kolejki współużytkowane. Współużytkowane kolejki klastrów są dostępne dla wszystkich menedżerów kolejek w tej samej grupie współużytkowania kolejek. Na przykład w obszarze [Klaster z wieloma instancjami tej samej kolejki](#) albo zarówno menedżery kolejek QM2, jak i QM4, mogą być menedżerem kolejek współużytkowanych. Każda z nich ma definicję kolejki Q3. Dowolny z menedżerów kolejek w tej samej grupie współużytkowania kolejki, co program QM4, może odczytać komunikat umieszczony w kolejce współużytkowanej Q3. Każda grupa współużytkowania kolejek może zawierać do 32 menedżerów kolejek, z których każdy ma dostęp do tych samych danych. Współużytkowanie kolejki znacząco zwiększa przepustowość komunikatów.

Więcej informacji na temat konfiguracji klastra na potrzeby zarządzania obciążeniem można znaleźć w następujących podtematach:

Pojęcia pokrewne

[Porównanie grupowania i rozproszonego kolejkowania](#)

[Rozproszone kolejkowanie i klastry](#)

[Komponenty klastra](#)

[Kanały klastra](#)

[Co się stanie, jeśli kolejka klastra jest wyłączona dla operacji MQPUT](#)

[“Kierowanie komunikatów do i z klastrów” na stronie 367](#)

[Użyj aliasów kolejek, aliasów menedżera kolejek i definicji kolejek zdalnych, aby połączyć klastry z zewnętrznymi menedżerami kolejek i innymi klastrami.](#)

Zadania pokrewne

[Pisanie i kompilowanie wyjść obciążenia klastra](#)

[“Konfigurowanie klastra menedżera kolejek” na stronie 281](#)

[Klastry udostępniają mechanizm służący do łączenia menedżerów kolejek w sposób, który upraszcza zarówno początkową konfigurację, jak i bieżące zarządzanie. Można definiować komponenty klastra oraz tworzyć klastry i zarządzać nimi.](#)

[“Konfigurowanie nowego klastra” na stronie 294](#)

[Wykonaj poniższe instrukcje, aby skonfigurować przykładowy klaster. W oddzielnych instrukcjach opisano konfigurowanie klastra w protokole TCP/IP, LU 6.2 oraz z pojedynczą kolejką transmisji lub wieloma kolejkami transmisyjnymi. Przetestuj działanie klastra, wysyłając komunikat z jednego menedżera kolejek do drugiego.](#)

[“Konfigurowanie równoważenia obciążenia z zewnątrz klastra” na stronie 376](#)

[Skonfiguruj ścieżkę komunikatów z menedżera kolejek poza klastrem do dowolnej kopii kolejki klastra. Wynikiem jest równoważenie obciążenia żądaniami spoza klastra do każdej instancji kolejki klastra.](#)

Odsyłacze pokrewne

[Równoważenie obciążenia ustawione w kanale nadawczym klastra nie działa](#)

[Przykładowy program monitorowania kolejki klastra \(AMQSCLM\)](#)

Przykład klastra z więcej niż jedną instancją kolejki

W tym przykładzie klastra, w którym znajduje się więcej niż jedna instancja kolejki, komunikaty są kierowane do różnych instancji kolejki. Istnieje możliwość wymuszenia komunikatu do określonej instancji kolejki, a następnie wysłania sekwencji komunikatów do jednego z menedżerów kolejek.


[Rysunek 61 na stronie 388](#) przedstawia klaster, w którym znajduje się więcej niż jedna definicja dla kolejki Q3. Jeśli aplikacja w produkcie QM1 umieszcza komunikat w produkcie Q3, nie musi koniecznie wiedzieć, która instancja produktu Q3 ma zamiar przetworzyć komunikat. Jeśli aplikacja działa w systemie QM2 lub QM4, , gdzie istnieją instancje lokalne produktu Q3, domyślnie otwierana jest lokalna instancja produktu Q3. Ustawienie atrybutu kolejki CLWLUSEQ powoduje, że lokalna instancja kolejki może być traktowana tak samo, jak zdalna instancja kolejki.

Opcja MQOPEN DefBind określa, czy docelowy menedżer kolejek jest wybierany podczas wywoływania programu MQOPEN, czy też gdy komunikat jest przesyłany z kolejki transmisji.

Jeśli dla parametru DefBind zostanie ustawiona wartość MQBND_BIND_NOT_FIXED, komunikat może zostać wysłany do instancji kolejki, która jest dostępna po przestaniu komunikatu. W ten sposób można uniknąć następujących problemów:

- Kolejka docelowa jest niedostępna, gdy komunikat dociera do docelowego menedżera kolejek.
- Stan kolejki uległ zmianie.
- Komunikat został umieszczony przy użyciu aliasu kolejki klastra, a w menedżerze kolejek nie istnieje żadna instancja kolejki docelowej, w której zdefiniowano instancję aliasu kolejki klastra.

Jeśli te problemy zostaną wykryte w czasie transmisji, zostanie uruchomiona inna dostępna instancja kolejki docelowej, a komunikat jest przekierowany. Jeśli żadne instancje kolejki nie są dostępne, komunikat jest umieszczany w kolejce niedostarczonych komunikatów.



Rysunek 61. Klaster z wieloma instancjami tej samej kolejki

Jednym z czynników, które mogą uniemożliwić przekierowywanie komunikatów, jest to, że komunikaty zostały przypisane do stałego menedżera kolejek lub kanału za pomocą komendy MQBND_BIND_ON_OPEN. Komunikaty związane z produktem MQOPEN nigdy nie są ponownie przydzielane do innego kanału. Należy pamiętać, że ponowne przydzielanie komunikatów ma miejsce tylko wtedy, gdy kanał klastra jest w rzeczywistości niesprawny. Ponowne przydzielenie nie występuje, jeśli kanał już się nie powiódł.

System próbuje przekierować komunikat, jeśli docelowy menedżer kolejek wychodzi poza usługę. W ten sposób nie ma to wpływu na integralność komunikatu przez uruchomienie ryzyka utraty lub utworzenia duplikatu. Jeśli menedżer kolejek nie powiedzie się i zostanie wyświetlony komunikat z wątpliwością, komunikat ten nie zostanie ponownie zarejestrowany.



W systemie IBM MQ for z/OS kanał nie jest całkowicie zatrzymany, dopóki proces ponownego przydziału komunikatów nie zostanie zakończony. Zatrzymanie kanału z trybem ustawionym na wartość FORCE lub TERMINATE powoduje przerwanie procesu. W takim przypadku niektóre komunikaty BIND_NOT_FIXED mogą być już ponownie przydzielone do innego kanału lub komunikaty mogą być nieuporządkowane.

Uwaga: 

1. Przed skonfigurowaniem klastra, który ma wiele instancji tej samej kolejki, należy upewnić się, że komunikaty nie mają zależności od siebie. Aby na przykład być przetworzonym w określonej kolejności lub przez ten sam menedżer kolejek.
2. Utwórz identyczne definicje dla różnych instancji tej samej kolejki. W przeciwnym razie uzyskasz inne wyniki z różnych wywołań programu MQINQ .

Pojęcia pokrewne

Programowanie aplikacji i klastry

Nie ma potrzeby wprowadzania żadnych zmian w programowaniu w celu wykorzystania wielu instancji tej samej kolejki. Jednak niektóre programy nie działają poprawnie, o ile sekwencja komunikatów nie zostanie wysłana do tej samej instancji kolejki.

Zadania pokrewne

Dodawanie lokalnego menedżera kolejek, który udostępnia kolejkę

Wykonaj poniższe instrukcje, aby dodać instancję produktu INVENTQ w celu udostępnienia dodatkowej mocy obliczeniowej w celu uruchomienia systemu aplikacji magazynowej w Paryżu i Nowym Jorku.

Korzystanie z dwóch sieci w klastrze

Wykonaj poniższe instrukcje, aby dodać nowy sklep w produkcie TOKYO , w którym znajdują się dwie różne sieci. Obie te elementy muszą być dostępne do komunikowania się z menedżerem kolejek w Tokio.

Korzystanie z sieci podstawowej i dodatkowej w klastrze

Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby utworzyć sieć podstawową, a drugą sieć. Jeśli wystąpił problem z siecią podstawową, należy użyć sieci kopii zapasowych.

Dodawanie kolejki do działania jako kopia zapasowa

Postępuj zgodnie z tymi instrukcjami, aby utworzyć kopię zapasową w Chicago dla systemu magazynowego, który jest teraz uruchamiany w Nowym Jorku. System Chicago jest używany tylko wtedy, gdy pojawia się problem z nowojorskim systemem.

Ograniczanie liczby używanych kanałów

Wykonaj poniższe instrukcje, aby ograniczyć liczbę aktywnych kanałów, które są uruchamiane przez każdy serwer, gdy aplikacja sprawdzania cen jest zainstalowana w różnych menedżerach kolejek.

Dodawanie bardziej wydajnego menedżera kolejek udostępniającego kolejkę

Postępuj zgodnie z tymi instrukcjami, aby zapewnić dodatkową moc obliczeniową, uruchamiając system magazynowy w Los Angeles, a także w Nowym Jorku, gdzie Los Angeles może obsłużyć dwa razy więcej wiadomości jako Nowy Jork.

Dodawanie lokalnego menedżera kolejek, który udostępnia kolejkę

Wykonaj poniższe instrukcje, aby dodać instancję produktu INVENTQ w celu udostępnienia dodatkowej mocy obliczeniowej w celu uruchomienia systemu aplikacji magazynowej w Paryżu i Nowym Jorku.

Zanim rozpocznie

Uwaga: W przypadku zmian w klastrze, które mają być propagowane w klastrze, musi być zawsze dostępne co najmniej jedno pełne repozytorium. Przed uruchomieniem tego zadania należy upewnić się, że repozytoria są dostępne.

Scenariusz:

- Klaster produktu INVENTORY został skonfigurowany zgodnie z opisem w sekcji Dodawanie nowego menedżera kolejek do klastra. Zawiera ona trzy menedżery kolejek: LONDON i NEWYORK , które posiadają pełne repozytoria, PARIS przechowuje częściowe repozytorium. Aplikacja spisywania zasobów jest

uruchamiana w systemie w Nowym Jorku, połączonym z menedżerem kolejek produktu NEWYORK . Aplikacja jest kierowana przez nadejście komunikatów w kolejce INVENTQ .

- Chcemy dodać instancję produktu INVENTQ w celu udostępnienia dodatkowej mocy obliczeniowej w celu uruchomienia systemu aplikacji magazynowej w Paryżu i Nowym Jorku.

O tym zadaniu

Aby dodać menedżera kolejek, który udostępnia kolejkę lokalnie, należy wykonać następujące kroki.

Procedura

1. Zmień menedżera kolejek produktu PARIS .

Aby aplikacja w Paryżu korzystała z INVENTQ w Paryżu i tej w Nowym Jorku, musimy poinformować o tym menedżera kolejek. W systemie PARIS wykonaj następującą komendę:

```
ALTER QMGR CLWLUSEQ (ANY)
```

2. Przejrzyj aplikację spisu zasobów dla powinowactw komunikatów.

Przed kontynuowaniem upewnij się, że aplikacja spisywania zasobów nie ma żadnych zależności od sekwencji przetwarzania komunikatów. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja Obsługa powinowactw komunikatów.

3. Zainstaluj aplikację magazynowa w systemie w Paryżu.
4. Zdefiniuj kolejkę klastra INVENTQ.


Kolejka INVENTQ , która jest już obsługiwana przez menedżera kolejek produktu NEWYORK , ma być również udostępniana przez produkt PARIS. Zdefiniuj go w menedżerze kolejek produktu PARIS w następujący sposób:

```
DEFINE QLOCAL (INVENTQ) CLUSTER (INVENTORY)
```

Po zakończeniu wszystkich definicji, jeśli jeszcze tego nie zrobiono, należy uruchomić inicjator kanału w systemie IBM MQ for z/OS. Na wszystkich platformach uruchom program nasłuchujący w menedżerze kolejek PARIS. Program nasłuchujący nasłuchuje przychodzących żądań sieciowych i uruchamia kanał odbiorczy klastra, gdy jest on potrzebny.

Wyniki

Rysunek 62 na stronie 391 przedstawia klaster, który został skonfigurowany przez to zadanie.



Rysunek 62. Klaster produktu INVENTORY z trzema menedżerami kolejek

Modyfikacja tego klastra została dokonana bez zmiany menedżerów kolejek NEWYORK lub LONDON. Pełne repozytoria w tych menedżerach kolejek są automatycznie aktualizowane z informacjami, które muszą być w stanie wysłać komunikaty do programu INVENTQ pod adresem PARIS.

Co dalej

Kolejka INVENTQ i aplikacja spisywania zasobów są obecnie udostępniane na dwóch menedżerach kolejek w klastrze. Zwiększa to ich dostępność, przyspiesza przepustowość komunikatów i pozwala na rozdystrybuowanie obciążenia między dwoma menedżerami kolejek. Komunikaty umieszczone w programie INVENTQ przez dowolny z menedżerów kolejek LONDON, NEWYORK, PARIS są kierowane na przemian do PARIS lub NEWYORK, tak aby obciążenie było zrównoważone.

Pojęcia pokrewne

Przykład klastra z więcej niż jedną instancją kolejki

W tym przykładzie klastra, w którym znajduje się więcej niż jedna instancja kolejki, komunikaty są kierowane do różnych instancji kolejki. Istnieje możliwość wymuszenia komunikatu do określonej instancji kolejki, a następnie wystania sekwencji komunikatów do jednego z menedżerów kolejek.

Programowanie aplikacji i klastry

Nie ma potrzeby wprowadzania żadnych zmian w programowaniu w celu wykorzystania wielu instancji tej samej kolejki. Jednak niektóre programy nie działają poprawnie, o ile sekwencja komunikatów nie zostanie wysłana do tej samej instancji kolejki.

Zadania pokrewne

Korzystanie z dwóch sieci w klastrze

Wykonaj poniższe instrukcje, aby dodać nowy sklep w produkcie TOKYO, w którym znajdują się dwie różne sieci. Obie te elementy muszą być dostępne do komunikowania się z menedżerem kolejek w Tokio.

Korzystanie z sieci podstawowej i dodatkowej w klastrze

Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby utworzyć sieć podstawową, a drugą sieć. Jeśli wystąpił problem z siecią podstawową, należy użyć sieci kopii zapasowych.

Dodawanie kolejki do działania jako kopia zapasowa

Postępuj zgodnie z tymi instrukcjami, aby utworzyć kopię zapasową w Chicago dla systemu magazynowego, który jest teraz uruchamiany w Nowym Jorku. System Chicago jest używany tylko wtedy, gdy pojawia się problem z nowojorskim systemem.

Ograniczanie liczby używanych kanałów

Wykonaj poniższe instrukcje, aby ograniczyć liczbę aktywnych kanałów, które są uruchamiane przez każdy serwer, gdy aplikacja sprawdzania cen jest zainstalowana w różnych menedżerach kolejek.

Dodawanie bardziej wydajnego menedżera kolejek udostępniającego kolejkę

Postępuj zgodnie z tymi instrukcjami, aby zapewnić dodatkową moc obliczeniową, uruchamiając system magazynowy w Los Angeles, a także w Nowym Jorku, gdzie Los Angeles może obsłużyć dwa razy więcej wiadomości jako Nowy Jork.

Korzystanie z dwóch sieci w klastrze

Wykonaj poniższe instrukcje, aby dodać nowy sklep w produkcie TOKYO, w którym znajdują się dwie różne sieci. Obie te elementy muszą być dostępne do komunikowania się z menedżerem kolejek w Tokio.

Zanim rozpoczniesz

Uwaga: W przypadku zmian w klastrze, które mają być propagowane w klastrze, musi być zawsze dostępne co najmniej jedno pełne repozytorium. Przed uruchomieniem tego zadania należy upewnić się, że repozytoria są dostępne.

Scenariusz:

- Klaster produktu INVENTORY został skonfigurowany zgodnie z opisem w sekcji Dodawanie menedżera kolejek do klastra. Zawiera ona trzy menedżery kolejek: LONDON i NEWYORK, które posiadają pełne repozytoria, PARIS przechowuje częściowe repozytorium. Aplikacja spisywania zasobów jest uruchamiana w systemie w Nowym Jorku, połączonym z menedżerem kolejek produktu NEWYORK. Aplikacja jest kierowana przez nadejście komunikatów w kolejce INVENTQ.
- W produkcie TOKYO jest dodawany nowy sklep, w którym znajdują się dwie różne sieci. Obie te elementy muszą być dostępne do komunikowania się z menedżerem kolejek w Tokio.

O tym zadaniu

Aby użyć dwóch sieci w klastrze, należy wykonać następujące kroki.

Procedura

1. Zdecyduj, które pełne repozytorium TOKYO odnosi się do pierwszego.

Każdy menedżer kolejek w klastrze musi odwoływać się do jednego lub innego z pełnych repozytoriów w celu zebrania informacji o klastrze. Tworzy ono własne repozytorium częściowe. Nie jest to istotne, które repozytorium należy wybrać. W tym przykładzie wybrana jest opcja NEWYORK. Gdy nowy menedżer kolejek połączy się z klastrzem, komunikuje się z obydwojema repozytoriami.

2. Zdefiniuj kanały CLUSRCVR.

Każdy menedżer kolejek w klastrze musi zdefiniować odbiornik klastra, na którym może odbierać komunikaty. Ten menedżer kolejek musi być w stanie komunikować się w każdej sieci.

```
DEFINE CHANNEL(INVENTORY.TOKYO.NETB) CHLTYPE(CLUSRCVR) TRPTYPE(TCP)
CONNAME('TOKYO.NETB.CMSTORE.COM') CLUSTER(INVENTORY) DESCR('Cluster-receiver
channel using network B for TOKYO')
```

```
DEFINE CHANNEL(INVENTORY.TOKYO.NETA) CHLTYPE(CLUSRCVR) TRPTYPE(TCP)
CONNAME('TOKYO.NETA.CMSTORE.COM') CLUSTER(INVENTORY) DESCR('Cluster-receiver
channel using network A for TOKYO')
```

3. Zdefiniuj kanał CLUSSDR w menedżerze kolejek TOKYO.


Każdy menedżer kolejek w klastrze musi zdefiniować jeden kanał nadawczy klastra, na którym może wysyłać komunikaty do swojego pierwszego pełnego repozytorium. W tym przypadku wybraliśmy produkt NEWYORK, dlatego produkt TOKYO wymaga następującej definicji:

```
DEFINE CHANNEL (INVENTORY.NEWYORK) CHLTYPE (CLUSSDR) TRPTYPE (TCP)
CONNNAME (NEWYORK.CHSTORE.COM) CLUSTER (INVENTORY) DESCR ('Cluster-sender
channel from TOKYO to repository at NEWYORK')
```

Po zakończeniu wszystkich definicji, jeśli jeszcze tego nie zrobiono, uruchom inicjator kanału w systemie IBM MQ for z/OS. Na wszystkich platformach uruchom program nasłuchujący w menedżerze kolejek PARIS. Program nasłuchujący nasłuchuje przychodzących żądań sieciowych i uruchamia kanał odbiorczy klastra, gdy jest on potrzebny.

Wyniki

Rysunek 63 na stronie 393 przedstawia klastr, który został skonfigurowany przez to zadanie.



Rysunek 63. Klastr w wersji INVENTORY z czterema menedżerami kolejek

Tworząc tylko trzy definicje, menedżer kolejek TOKYO dodaliśmy do klastra z dwoma różnymi trasami sieciowo dostępnymi dla niego.

Pojęcia pokrewne

Przykład klastra z więcej niż jedną instancją kolejki

W tym przykładzie klastra, w którym znajduje się więcej niż jedna instancja kolejki, komunikaty są kierowane do różnych instancji kolejki. Istnieje możliwość wymuszenia komunikatu do określonej instancji kolejki, a następnie wystania sekwencji komunikatów do jednego z menedżerów kolejek.

Programowanie aplikacji i klastry

Nie ma potrzeby wprowadzania żadnych zmian w programowaniu w celu wykorzystania wielu instancji tej samej kolejki. Jednak niektóre programy nie działają poprawnie, o ile sekwencja komunikatów nie zostanie wysłana do tej samej instancji kolejki.

Zadania pokrewne

Dodawanie lokalnego menedżera kolejek, który udostępnia kolejkę

Wykonaj poniższe instrukcje, aby dodać instancję produktu INVENTQ w celu udostępnienia dodatkowej mocy obliczeniowej w celu uruchomienia systemu aplikacji magazynowej w Paryżu i Nowym Jorku.

Korzystanie z sieci podstawowej i dodatkowej w klastrze

Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby utworzyć sieć podstawową, a drugą sieć. Jeśli wystąpił problem z siecią podstawową, należy użyć sieci kopii zapasowych.

Dodawanie kolejki do działania jako kopia zapasowa

Postępuj zgodnie z tymi instrukcjami, aby utworzyć kopię zapasową w Chicago dla systemu magazynowego, który jest teraz uruchamiany w Nowym Jorku. System Chicago jest używany tylko wtedy, gdy pojawia się problem z nowojorskim systemem.

Ograniczanie liczby używanych kanałów

Wykonaj poniższe instrukcje, aby ograniczyć liczbę aktywnych kanałów, które są uruchamiane przez każdy serwer, gdy aplikacja sprawdzania cen jest zainstalowana w różnych menedżerach kolejek.

Dodawanie bardziej wydajnego menedżera kolejek udostępniającego kolejkę

Postępuj zgodnie z tymi instrukcjami, aby zapewnić dodatkową moc obliczeniową, uruchamiając system magazynowy w Los Angeles, a także w Nowym Jorku, gdzie Los Angeles może obsłużyć dwa razy więcej wiadomości jako Nowy Jork.

“Dodawanie menedżera kolejek do klastra” na stronie 305

Wykonaj poniższe instrukcje, aby dodać menedżera kolejek do utworzonego klastra. Komunikaty do kolejek klastra i tematów są przesyłane za pomocą pojedynczej kolejki transmisji klastra SYSTEM.CLUSTER.TRANSMIT.QUEUE.

Korzystanie z sieci podstawowej i dodatkowej w klastrze

Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby utworzyć sieć podstawową, a drugą sieć. Jeśli wystąpił problem z siecią podstawową, należy użyć sieci kopii zapasowych.

Zanim rozpocznie

Uwaga: W przypadku zmian w klastrze, które mają być propagowane w klastrze, musi być zawsze dostępne co najmniej jedno pełne repozytorium. Przed uruchomieniem tego zadania należy upewnić się, że repozytoria są dostępne.

Scenariusz:

- Klaster produktu INVENTORY został skonfigurowany zgodnie z opisem w sekcji “Korzystanie z dwóch sieci w klastrze” na stronie 392. Zawiera on cztery menedżery kolejek: LONDON i NEWYORK, które posiadają pełne repozytoria; PARIS i TOKYO posiadają częściowe repozytoria. Aplikacja spisywania zasobów jest uruchamiana w systemie w Nowym Jorku, połączonym z menedżerem kolejek NEWYORK. Menedżer kolejek produktu TOKYO ma dwie różne sieci, na których może się komunikować.
- Użytkownik chce utworzyć jedną z sieci w sieci podstawowej, a drugą z sieci, która jest siecią kopii zapasowych. Jeśli wystąpił problem z siecią podstawową, planowane jest użycie sieci kopii zapasowych.

O tym zadaniu

Za pomocą atrybutu NETPRTY można skonfigurować sieć podstawową i dodatkową w klastrze.

Procedura

Zmień istniejące kanały CLUSRCVR w systemie TOKYO.

Aby wskazać, że kanał A jest kanałem podstawowym, a kanał sieci B jest kanałem dodatkowym, należy użyć następujących komend:

- `ALTER CHANNEL(INVENTORY.TOKYO.NETA) CHLTYPE(CLUSRCVR) NETPRTY(2) DESCR('Main cluster-receiver channel for TOKYO')`
- `ALTER CHANNEL(INVENTORY.TOKYO.NETB) CHLTYPE(CLUSRCVR) NETPRTY(1) DESCR('Backup cluster-receiver channel for TOKYO')`

Co dalej

Skonfigurowanie kanału z różnymi priorytetami sieciowymi jest teraz zdefiniowane w klastrze, który ma sieć podstawową i sieć dodatkową. Menedżery kolejek w klastrze, które korzystają z tych kanałów, automatycznie korzystają z sieci podstawowej za każdym razem, gdy jest ona dostępna. Przetwarzanie awaryjne menedżerów kolejek w celu korzystania z sieci dodatkowej w przypadku, gdy sieć podstawowa jest niedostępna.

Pojęcia pokrewne

Przykład klastra z więcej niż jedną instancją kolejki

W tym przykładzie klastra, w którym znajduje się więcej niż jedna instancja kolejki, komunikaty są kierowane do różnych instancji kolejki. Istnieje możliwość wymuszenia komunikatu do określonej instancji kolejki, a następnie wystania sekwencji komunikatów do jednego z menedżerów kolejek.

Programowanie aplikacji i klastry

Nie ma potrzeby wprowadzania żadnych zmian w programowaniu w celu wykorzystania wielu instancji tej samej kolejki. Jednak niektóre programy nie działają poprawnie, o ile sekwencja komunikatów nie zostanie wysłana do tej samej instancji kolejki.

Zadania pokrewne

Dodawanie lokalnego menedżera kolejek, który udostępnia kolejkę

Wykonaj poniższe instrukcje, aby dodać instancję produktu INVENTQ w celu udostępnienia dodatkowej mocy obliczeniowej w celu uruchomienia systemu aplikacji magazynowej w Paryżu i Nowym Jorku.

Korzystanie z dwóch sieci w klastrze

Wykonaj poniższe instrukcje, aby dodać nowy sklep w produkcie TOKYO, w którym znajdują się dwie różne sieci. Obie te elementy muszą być dostępne do komunikowania się z menedżerem kolejek w Tokio.

Dodawanie kolejki do działania jako kopia zapasowa

Postępuj zgodnie z tymi instrukcjami, aby utworzyć kopię zapasową w Chicago dla systemu magazynowego, który jest teraz uruchamiany w Nowym Jorku. System Chicago jest używany tylko wtedy, gdy pojawia się problem z nowojorskim systemem.

Ograniczanie liczby używanych kanałów

Wykonaj poniższe instrukcje, aby ograniczyć liczbę aktywnych kanałów, które są uruchamiane przez każdy serwer, gdy aplikacja sprawdzania cen jest zainstalowana w różnych menedżerach kolejek.

Dodawanie bardziej wydajnego menedżera kolejek udostępniającego kolejkę

Postępuj zgodnie z tymi instrukcjami, aby zapewnić dodatkową moc obliczeniową, uruchamiając system magazynowy w Los Angeles, a także w Nowym Jorku, gdzie Los Angeles może obsłużyć dwa razy więcej wiadomości jako Nowy Jork.

Dodawanie kolejki do działania jako kopia zapasowa

Postępuj zgodnie z tymi instrukcjami, aby utworzyć kopię zapasową w Chicago dla systemu magazynowego, który jest teraz uruchamiany w Nowym Jorku. System Chicago jest używany tylko wtedy, gdy pojawia się problem z nowojorskim systemem.

Zanim rozpoczniesz

Uwaga: W przypadku zmian w klastrze, które mają być propagowane w klastrze, musi być zawsze dostępne co najmniej jedno pełne repozytorium. Przed uruchomieniem tego zadania należy upewnić się, że repozytoria są dostępne.

Scenariusz:

- Klaster produktu INVENTORY został skonfigurowany zgodnie z opisem w sekcji “Dodawanie menedżera kolejek do klastra” na stronie 305. Zawiera ona trzy menedżery kolejek: LONDON i NEWYORK, które posiadają pełne repozytoria, PARIS przechowuje częściowe repozytorium. Aplikacja spisywania zasobów jest uruchamiana w systemie w Nowym Jorku, połączonym z menedżerem kolejek produktu NEWYORK. Aplikacja jest kierowana przez nadejście komunikatów w kolejce INVENTQ.
- W Chicago zostanie powołany nowy sklep, który będzie miał na celu utworzenie kopii zapasowej systemu magazynowego, który teraz działa w Nowym Jorku. System Chicago był używany tylko wtedy, gdy pojawia się problem z systemem nowojorskim.

O tym zadaniu

Aby dodać kolejkę do działania jako kopię zapasową, należy wykonać następujące kroki.

Procedura

1. Zdecyduj, które pełne repozytorium CHICAGO odnosi się do pierwszego.

Każdy menedżer kolejek w klastrze musi odwoływać się do jednego lub innego z pełnych repozytoriów w celu zebrania informacji o klastrze. Tworzy ono własne repozytorium częściowe. Nie jest to istotne, które repozytorium należy wybrać dla dowolnego menedżera kolejek. W tym przykładzie wybrana jest opcja NEWYORK . Gdy nowy menedżer kolejek połączy się z klastrem, komunikuje się z obydwooma repozytoriami.

2. Zdefiniuj kanał CLUSRCVR .

Każdy menedżer kolejek w klastrze musi zdefiniować odbiornik klastra, na którym może odbierać komunikaty. W systemie CHICAGO zdefiniuj:

```
DEFINE CHANNEL (INVENTORY.CHICAGO) CHLTYPE (CLUSRCVR) TRPTYPE (TCP)
CONNNAME (CHICAGO.CMSTORE.COM) CLUSTER (INVENTORY) DESCR ('Cluster-receiver
channel for CHICAGO')
```

3. Zdefiniuj kanał CLUSSDR w menedżerze kolejek CHICAGO.

Każdy menedżer kolejek w klastrze musi zdefiniować jeden kanał nadawczy klastra, na którym może wysyłać komunikaty do swojego pierwszego pełnego repozytorium. W tym przypadku wybraliśmy produkt NEWYORK, dlatego produkt CHICAGO wymaga następującej definicji:

```
DEFINE CHANNEL (INVENTORY.NEWYORK) CHLTYPE (CLUSSDR) TRPTYPE (TCP)
CONNNAME (NEWYORK.CHSTORE.COM) CLUSTER (INVENTORY) DESCR ('Cluster-sender
channel from CHICAGO to repository at NEWYORK')
```

4. Zmień istniejącą kolejkę klastra INVENTQ.

INVENTQ, która jest już obsługiwana przez menedżera kolejek produktu NEWYORK, jest główną instancją kolejki.

```
ALTER QLOCAL (INVENTQ) CLWLPRTY (2)
```

5. Przejrzyj aplikację spisu zasobów dla powinowactw komunikatów.

Przed kontynuowaniem upewnij się, że aplikacja spisywania zasobów nie ma żadnych zależności od sekwencji przetwarzania komunikatów.

6. Zainstaluj aplikację spisu zasobów w systemie w produkcie CHICAGO.

7. Zdefiniuj kopię zapasową kolejki klastra INVENTQ


Produkt INVENTQ, który jest już udostępniany przez menedżera kolejek produktu NEWYORK, ma być również udostępniany jako kopia zapasowa w produkcie CHICAGO. Zdefiniuj go w menedżerze kolejek produktu CHICAGO w następujący sposób:

```
DEFINE QLOCAL (INVENTQ) CLUSTER (INVENTORY) CLWLPRTY (1)
```

Po zakończeniu wszystkich definicji, jeśli jeszcze tego nie zrobiono, uruchom inicjator kanału w systemie IBM MQ for z/OS. Na wszystkich platformach uruchom program nasłuchujący w menedżerze kolejek CHICAGO. Program nasłuchujący nasłuchuje przychodzących żądań sieciowych i uruchamia kanał odbiorczy klastra, gdy jest on potrzebny.

Wyniki

[Rysunek 64 na stronie 397](#) przedstawia klaster, który został skonfigurowany przez to zadanie.



Rysunek 64. Klaster INVENTORY z czterema menedżerami kolejek

Kolejka INVENTQ i aplikacja spisywania zasobów są obecnie udostępniane na dwóch menedżerach kolejek w klastrze. Menedżer kolejek produktu CHICAGO jest kopią zapasową. Komunikaty wysłane do produktu INVENTQ są kierowane do produktu NEWYORK, chyba że jest on niedostępny podczas wysyłania ich do produktu CHICAGO.

Uwaga:

Dostępność zdalnego menedżera kolejek jest uzależniona od statusu kanału dla tego menedżera kolejek. Gdy kanały zaczynają się, ich stan zmienia się kilkakrotnie, przy czym niektóre stany są mniej preferowane w stosunku do algorytmu zarządzania obciążeniem klastra. W praktyce oznacza to, że miejsca docelowe o niższym priorytecie (zapasowy) mogą być wybierane podczas uruchamiania kanałów do miejsc docelowych o wyższym priorytecie (podstawowym).

Aby upewnić się, że żadne komunikaty nie trafiają do miejsca docelowego kopii zapasowej, nie należy używać komendy CLWLPRTY. Rozważ użycie oddzielnych kolejek lub CLWLRANK z ręcznym przetłaczaniem z węzła podstawowego, aby utworzyć kopię zapasową.

Pojęcia pokrewne

Przykład klastra z więcej niż jedną instancją kolejki

W tym przykładzie klastra, w którym znajduje się więcej niż jedna instancja kolejki, komunikaty są kierowane do różnych instancji kolejki. Istnieje możliwość wymuszenia komunikatu do określonej instancji kolejki, a następnie wystania sekwencji komunikatów do jednego z menedżerów kolejek.

Programowanie aplikacji i klastry

Nie ma potrzeby wprowadzania żadnych zmian w programowaniu w celu wykorzystania wielu instancji tej samej kolejki. Jednak niektóre programy nie działają poprawnie, o ile sekwencja komunikatów nie zostanie wysłana do tej samej instancji kolejki.

Zadania pokrewne

Dodawanie lokalnego menedżera kolejek, który udostępnia kolejkę

Wykonaj poniższe instrukcje, aby dodać instancję produktu INVENTQ w celu udostępnienia dodatkowej mocy obliczeniowej w celu uruchomienia systemu aplikacji magazynowej w Paryżu i Nowym Jorku.

Korzystanie z dwóch sieci w klastrze

Wykonaj poniższe instrukcje, aby dodać nowy sklep w produkcie TOKYO , w którym znajdują się dwie różne sieci. Obie te elementy muszą być dostępne do komunikowania się z menedżerem kolejek w Tokio.

Korzystanie z sieci podstawowej i dodatkowej w klastrze

Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby utworzyć sieć podstawową, a drugą sieć. Jeśli wystąpił problem z siecią podstawową, należy użyć sieci kopii zapasowych.

Ograniczanie liczby używanych kanałów

Wykonaj poniższe instrukcje, aby ograniczyć liczbę aktywnych kanałów, które są uruchamiane przez każdy serwer, gdy aplikacja sprawdzania cen jest zainstalowana w różnych menedżerach kolejek.

Dodawanie bardziej wydajnego menedżera kolejek udostępniającego kolejkę

Postępuj zgodnie z tymi instrukcjami, aby zapewnić dodatkową moc obliczeniową, uruchamiając system magazynowy w Los Angeles, a także w Nowym Jorku, gdzie Los Angeles może obsłużyć dwa razy więcej wiadomości jako Nowy Jork.

Ograniczanie liczby używanych kanałów

Wykonaj poniższe instrukcje, aby ograniczyć liczbę aktywnych kanałów, które są uruchamiane przez każdy serwer, gdy aplikacja sprawdzania cen jest zainstalowana w różnych menedżerach kolejek.

Zanim rozpoczniesz

Uwaga: W przypadku zmian w klastrze, które mają być propagowane w klastrze, musi być zawsze dostępne co najmniej jedno pełne repozytorium. Przed uruchomieniem tego zadania należy upewnić się, że repozytoria są dostępne.

Scenariusz:

- Aplikacja sprawdzania cen ma być zainstalowana w różnych menedżerach kolejek. W celu zachowania niskiej liczby kanałów, liczba aktywnych kanałów, które są uruchamiane, jest ograniczona. Aplikacja jest kierowana przez nadejście komunikatów w kolejce PRICEQ .
- Cztery menedżery kolejek serwera są gospodarzem aplikacji sprawdzania cen. Dwa menedżery kolejek zapytań wysyłają komunikaty do PRICEQ w celu wystąpienia zapytania o cenę. Dwa kolejne menedżery kolejek są skonfigurowane jako pełne repozytoria.

O tym zadaniu

Aby ograniczyć liczbę używanych kanałów, należy wykonać następujące kroki.

Procedura

1. Wybierz dwa pełne repozytoria.

Wybierz dwa menedżery kolejek, które mają być pełnymi repozytoriami dla klastra sprawdzania cen. Są one nazywane REPOS1 i REPOS2.

Wydaj następującą komendę:

```
ALTER QMGR REPOS (PRICECHECK)
```

2. Zdefiniuj kanał CLUSRCVR dla każdego menedżera kolejek.

W każdym menedżerze kolejek w klastrze zdefiniuj kanał odbierający klastry i kanał nadawczy klastra. Nie ma znaczenia, który jest zdefiniowany jako pierwszy.

```
DEFINE CHANNEL (PRICECHECK.SERVE1) CHLTYPE (CLUSRCVR) TRPTYPE (TCP)  
CONNNAME (SERVER1.COM) CLUSTER (PRICECHECK) DESCR ('Cluster-receiver channel')
```

3. Zdefiniuj kanał CLUSSDR dla każdego menedżera kolejek.

Należy utworzyć definicję CLUSSDR w każdym menedżerze kolejek, aby powiązać ten menedżer kolejek z jednym lub innym menedżerem kolejek pełnego repozytorium.

```
DEFINE CHANNEL (PRICECHECK.REPOS1) CHLTYPE (CLUSSDR) TRPTYPE (TCP)
CONNNAME (REPOS1.COM) CLUSTER (PRICECHECK) DESCR ('Cluster-sender channel to
repository queue manager')
```

4. Zainstaluj aplikację sprawdzania cen.

5. Zdefiniuj kolejkę PRICEQ we wszystkich menedżerach kolejek serwera.

Wydadaj następującą komendę dla każdego z następujących komend:

```
DEFINE QLOCAL (PRICEQ) CLUSTER (PRICECHECK)
```

6. Ogranicz liczbę kanałów używanych przez zapytania

W menedżerach kolejek zapytań ograniczamy liczbę używanych aktywnych kanałów, wprowadzając następujące komendy dla każdego z nich:


```
ALTER QMGR CLWLMRUC (2)
```

7. Jeśli jeszcze tego nie zrobiono, uruchom inicjator kanału w systemie IBM MQ for z/OS. Na wszystkich platformach uruchom program nasłuchujący.

Program nasłuchujący nasłuchuje przychodzących żądań sieciowych i uruchamia kanał odbiorczy klastra, gdy jest on potrzebny.

Wyniki

Rysunek 65 na stronie 399 przedstawia klaster, który został skonfigurowany przez to zadanie.



Rysunek 65. Klaster w wersji PRICECHECK z czterema menedżerami kolejek serwera, dwoma repozytoriami i dwoma menedżerami kolejek zapytań

Mimo że w klastrze PRICECHECK są dostępne cztery instancje kolejki produktu PRICEQ , każdy menedżer kolejek odpytywania używa tylko dwóch z nich. Na przykład menedżer kolejek produktu QUERY1 ma tylko aktywne kanały dla menedżerów kolejek produktu SERVER1 i SERVER2 . Jeśli produkt SERVER1 stał się niedostępny, menedżer kolejek produktu QUERY1 będzie następnie używać innego menedżera kolejek, na przykład SERVER3.

Pojęcia pokrewne

Przykład klastra z więcej niż jedną instancją kolejki

W tym przykładzie klastra, w którym znajduje się więcej niż jedna instancja kolejki, komunikaty są kierowane do różnych instancji kolejki. Istnieje możliwość wymuszenia komunikatu do określonej instancji kolejki, a następnie wystania sekwencji komunikatów do jednego z menedżerów kolejek.

Programowanie aplikacji i klastry

Nie ma potrzeby wprowadzania żadnych zmian w programowaniu w celu wykorzystania wielu instancji tej samej kolejki. Jednak niektóre programy nie działają poprawnie, o ile sekwencja komunikatów nie zostanie wysłana do tej samej instancji kolejki.

Zadania pokrewne

Dodawanie lokalnego menedżera kolejek, który udostępnia kolejkę

Wykonaj poniższe instrukcje, aby dodać instancję produktu INVENTQ w celu udostępnienia dodatkowej mocy obliczeniowej w celu uruchomienia systemu aplikacji magazynowej w Paryżu i Nowym Jorku.

Korzystanie z dwóch sieci w klastrze

Wykonaj poniższe instrukcje, aby dodać nowy sklep w produkcie TOKYO , w którym znajdują się dwie różne sieci. Obie te elementy muszą być dostępne do komunikowania się z menedżerem kolejek w Tokio.

Korzystanie z sieci podstawowej i dodatkowej w klastrze

Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby utworzyć sieć podstawową, a drugą sieć. Jeśli wystąpił problem z siecią podstawową, należy użyć sieci kopii zapasowych.

Dodawanie kolejki do działania jako kopia zapasowa

Postępuj zgodnie z tymi instrukcjami, aby utworzyć kopię zapasową w Chicago dla systemu magazynowego, który jest teraz uruchamiany w Nowym Jorku. System Chicago jest używany tylko wtedy, gdy pojawia się problem z nowojorskim systemem.

Dodawanie bardziej wydajnego menedżera kolejek udostępniającego kolejkę

Postępuj zgodnie z tymi instrukcjami, aby zapewnić dodatkową moc obliczeniową, uruchamiając system magazynowy w Los Angeles, a także w Nowym Jorku, gdzie Los Angeles może obsłużyć dwa razy więcej wiadomości jako Nowy Jork.

Dodawanie bardziej wydajnego menedżera kolejek udostępniającego kolejkę

Postępuj zgodnie z tymi instrukcjami, aby zapewnić dodatkową moc obliczeniową, uruchamiając system magazynowy w Los Angeles, a także w Nowym Jorku, gdzie Los Angeles może obsłużyć dwa razy więcej wiadomości jako Nowy Jork.

Zanim rozpoczniesz

Uwaga: W przypadku zmian w klastrze, które mają być propagowane w klastrze, musi być zawsze dostępne co najmniej jedno pełne repozytorium. Przed uruchomieniem tego zadania należy upewnić się, że repozytoria są dostępne.

Scenariusz:

- Klaster produktu INVENTORY został skonfigurowany zgodnie z opisem w sekcji “Dodawanie menedżera kolejek do klastra” na stronie 305. Zawiera ona trzy menedżery kolejek: LONDON i NEWYORK , które posiadają pełne repozytoria, PARIS przechowuje częściowe repozytorium i umieszcza komunikaty z produktu INVENTQ. Aplikacja spisywania zasobów jest uruchamiana w systemie w Nowym Jorku połączonym z menedżerem kolejek produktu NEWYORK . Aplikacja jest kierowana przez nadejście komunikatów w kolejce INVENTQ .
- W Los Angeles znajduje się nowy sklep. Aby zapewnić dodatkowe możliwości, należy uruchomić system magazynowy w Los Angeles, a także w Nowym Jorku. Nowy menedżer kolejek może przetwarzać dwa razy więcej komunikatów jako Nowy Jork.

O tym zadaniu

Aby dodać bardziej wydajny menedżer kolejek, który udostępnia kolejkę, wykonaj następujące kroki.

Procedura

1. Zdecyduj, które pełne repozytorium LOSANGELES odnosi się do pierwszego.
2. Każdy menedżer kolejek w klastrze musi odwoływać się do jednego lub innego z pełnych repozytoriów w celu zebrania informacji o klastrze. Tworzy ono własne repozytorium częściowe. Nie jest to istotne, które repozytorium należy wybrać. W tym przykładzie wybrana jest opcja NEWYORK . Gdy nowy menedżer kolejek połączy się z klastrzem, komunikuje się z obydwooma repozytoriami.

```
DEFINE CHANNEL(INVENTORY.NEWYORK) CHLTYPE(CLUSSDR) TRPTYPE(TCP)
CONNAME(NEWYORK.CHSTORE.COM) CLUSTER(INVENTORY)
DESCR('Cluster-sender channel from LOSANGELES to repository at NEWYORK')
```

3. Zdefiniuj kanał CLUSRCVR w menedżerze kolejek LOSANGELES.

Każdy menedżer kolejek w klastrze musi definiować kanał odbiorczy klastra, na którym może odbierać komunikaty. W systemie LOSANGELES zdefiniuj:

```
DEFINE CHANNEL(INVENTORY.LOSANGELES) CHLTYPE(CLUSRCVR) TRPTYPE(TCP)
CONNAME(LOSANGELES.CHSTORE.COM) CLUSTER(INVENTORY)
DESCR('Cluster-receiver channel for queue manager LOSANGELES')
CLWLWGHT(2)
```

Kanał odbierający klastry reklamuje dostępność menedżera kolejek w celu odbierania komunikatów od innych menedżerów kolejek w klastrze INVENTORY. Ustawienie wartości CLWLWGHT na dwa gwarantuje, że menedżer kolejek w Los Angeles będzie dwukrotnie więcej niż Nowy Jork (gdy kanał dla NEWYORK jest ustawiony na jeden).

4. Zmień kanał CLUSRCVR w menedżerze kolejek NEWYORK.

Upewnij się, że menedżer kolejek w Los Angeles jest dwukrotnie wyższa niż liczba wiadomości w Nowym Jorku. Zmień definicję kanału odbierającego klastry.

```
ALTER CHANNEL(INVENTORY.NEWYORK) CHLTYPE(CLUSRCVR) CLWLWGHT(1)
```

5. Przejrzyj aplikację spisu zasobów dla powinowactw komunikatów.

Przed kontynuowaniem upewnij się, że aplikacja spisywania zasobów nie ma żadnych zależności od sekwencji przetwarzania komunikatów.

6. Instalacja aplikacji magazynowej w systemie w Los Angeles

7. Zdefiniuj kolejkę klastra INVENTQ.


Kolejka INVENTQ , która jest już obsługiwana przez menedżera kolejek produktu NEWYORK , ma być również udostępniana przez produkt LOSANGELES. Zdefiniuj go w menedżerze kolejek produktu LOSANGELES w następujący sposób:

```
DEFINE QLOCAL(INVENTQ) CLUSTER(INVENTORY)
```

Po zakończeniu wszystkich definicji, jeśli jeszcze tego nie zrobiono, uruchom inicjator kanału w systemie IBM MQ for z/OS. Na wszystkich platformach uruchom program nasłuchujący w menedżerze kolejek LOSANGELES. Program nasłuchujący nasłuchuje przychodzących żądań sieciowych i uruchamia kanał odbiorczy klastra, gdy jest on potrzebny.

Wyniki

[“Dodawanie bardziej wydajnego menedżera kolejek udostępniającego kolejkę” na stronie 400](#) przedstawia klastr, który został skonfigurowany przez to zadanie.



Rysunek 66. Klaster produktu INVENTORY z czterema menedżerami kolejek

Ta modyfikacja klastra została wykonana bez konieczności zmiany menedżerów kolejek LONDON i PARIS. Repozytoria w tych menedżerach kolejek są automatycznie aktualizowane z informacjami, które muszą być w stanie wysłać komunikaty do programu INVENTQ pod adresem LOSANGELES.

Co dalej

Kolejka INVENTQ i aplikacja spisywania zasobów są udostępniane na dwóch menedżerach kolejek w klastrze. Konfiguracja zwiększa ich dostępność, przyspiesza przepustowość komunikatów i pozwala na rozdystrybuowanie obciążenia między dwoma menedżerami kolejek. Jeśli jest to możliwe, komunikaty wysyłane do programu INVENTQ przez produkt LOSANGELES lub NEWYORK są obsługiwane przez instancję w lokalnym menedżerze kolejek. Komunikaty wysyłane przez produkt LONDON lub PARIS są kierowane do produktu LOSANGELES lub NEWYORK z dwukrotnie więcej niż jedną wysyłką komunikatów do produktu LOSANGELES.

Pojęcia pokrewne

Przykład klastra z więcej niż jedną instancją kolejki

W tym przykładzie klastra, w którym znajduje się więcej niż jedna instancja kolejki, komunikaty są kierowane do różnych instancji kolejki. Istnieje możliwość wymuszenia komunikatu do określonej instancji kolejki, a następnie wystania sekwencji komunikatów do jednego z menedżerów kolejek.

Programowanie aplikacji i klastry

Nie ma potrzeby wprowadzania żadnych zmian w programowaniu w celu wykorzystania wielu instancji tej samej kolejki. Jednak niektóre programy nie działają poprawnie, o ile sekwencja komunikatów nie zostanie wysłana do tej samej instancji kolejki.

Zadania pokrewne

Dodawanie lokalnego menedżera kolejek, który udostępnia kolejkę

Wykonaj poniższe instrukcje, aby dodać instancję produktu INVENTQ w celu udostępnienia dodatkowej mocy obliczeniowej w celu uruchomienia systemu aplikacji magazynowej w Paryżu i Nowym Jorku.

Korzystanie z dwóch sieci w klastrze

Wykonaj poniższe instrukcje, aby dodać nowy sklep w produkcie TOKYO, w którym znajdują się dwie różne sieci. Obie te elementy muszą być dostępne do komunikowania się z menedżerem kolejek w Tokio.

Korzystanie z sieci podstawowej i dodatkowej w klastrze

Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby utworzyć sieć podstawową, a drugą sieć. Jeśli wystąpił problem z siecią podstawową, należy użyć sieci kopii zapasowych.

Dodawanie kolejki do działania jako kopia zapasowa

Postępuj zgodnie z tymi instrukcjami, aby utworzyć kopię zapasową w Chicago dla systemu magazynowego, który jest teraz uruchamiany w Nowym Jorku. System Chicago jest używany tylko wtedy, gdy pojawia się problem z nowojorskim systemem.

Ograniczanie liczby używanych kanałów

Wykonaj poniższe instrukcje, aby ograniczyć liczbę aktywnych kanałów, które są uruchamiane przez każdy serwer, gdy aplikacja sprawdzania cen jest zainstalowana w różnych menedżerach kolejek.

Programowanie aplikacji i klastry

Nie ma potrzeby wprowadzania żadnych zmian w programowaniu w celu wykorzystania wielu instancji tej samej kolejki. Jednak niektóre programy nie działają poprawnie, o ile sekwencja komunikatów nie zostanie wysłana do tej samej instancji kolejki.

Aplikacje mogą otwierać kolejkę za pomocą wywołania MQOPEN . Aplikacje korzystają z wywołania MQPUT w celu umieszczenia komunikatów w otwartej kolejce. Aplikacje mogą umieszczać pojedyncze komunikaty w kolejce, która nie jest jeszcze otwarta, za pomocą wywołania MQPUT1 .

W przypadku konfigurowania klastrów, które mają wiele instancji tej samej kolejki, nie ma żadnych specyficznych zagadnień związanych z programowaniem aplikacji. Aby jednak skorzystać z aspektów zarządzania obciążeniem w technologii klastrowej, może być konieczne zmodyfikowanie aplikacji. Jeśli zostanie ustawiona sieć, w której istnieje wiele definicji tej samej kolejki, należy przejrzeć aplikacje pod kątem powinowactwa komunikatów.

Założmy na przykład, że istnieją dwie aplikacje, które polegają na serii komunikatów przepływających między nimi w formie pytań i odpowiedzi. Prawdopodobnie chcesz uzyskać odpowiedzi, aby wrócić do tego samego menedżera kolejek, który wysłał pytanie. Ważne jest, aby procedura zarządzania obciążeniem nie wysyłała komunikatów do żadnego menedżera kolejek, który udostępnia kopię kolejki odpowiedzi.

Być może aplikacje wymagają, aby komunikaty były przetwarzane w kolejności (na przykład aplikacja replikacji bazy danych, która wysyła partie komunikatów, które muszą zostać pobrane w sekwencji). Użycie segmentowanych komunikatów może również powodować problemy z powinowactwem.

Otwieranie lokalnej lub zdalnej wersji kolejki docelowej

Należy pamiętać o tym, w jaki sposób menedżer kolejek wybiera, czy używana jest lokalna, czy zdalna wersja kolejki docelowej.

1. Menedżer kolejek otwiera lokalną wersję kolejki docelowej w celu odczytania komunikatów lub ustawienia atrybutów kolejki.
2. Menedżer kolejek otwiera dowolną instancję kolejki docelowej, do której mają być zapisywane komunikaty, jeśli co najmniej jeden z następujących warunków ma wartość true:
 - Lokalna wersja kolejki docelowej nie istnieje.
 - Menedżer kolejek określa CLWLUSEQ (ANY) w systemie ALTER QMGR.
 - Kolejka w menedżerze kolejek określa CLWLUSEQ (ANY) .

Pojęcia pokrewne

Przykład klastra z więcej niż jedną instancją kolejki

W tym przykładzie klastra, w którym znajduje się więcej niż jedna instancja kolejki, komunikaty są kierowane do różnych instancji kolejki. Istnieje możliwość wymuszenia komunikatu do określonej instancji kolejki, a następnie wysłania sekwencji komunikatów do jednego z menedżerów kolejek.

Zadania pokrewne

Dodawanie lokalnego menedżera kolejek, który udostępnia kolejkę

Wykonaj poniższe instrukcje, aby dodać instancję produktu INVENTQ w celu udostępnienia dodatkowej mocy obliczeniowej w celu uruchomienia systemu aplikacji magazynowej w Paryżu i Nowym Jorku.

Korzystanie z dwóch sieci w klastrze

Wykonaj poniższe instrukcje, aby dodać nowy sklep w produkcie TOKYO , w którym znajdują się dwie różne sieci. Obie te elementy muszą być dostępne do komunikowania się z menedżerem kolejek w Tokio.

Korzystanie z sieci podstawowej i dodatkowej w klastrze

Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby utworzyć sieć podstawową, a drugą sieć. Jeśli wystąpił problem z siecią podstawową, należy użyć sieci kopii zapasowych.

Dodawanie kolejki do działania jako kopia zapasowa

Postępuj zgodnie z tymi instrukcjami, aby utworzyć kopię zapasową w Chicago dla systemu magazynowego, który jest teraz uruchamiany w Nowym Jorku. System Chicago jest używany tylko wtedy, gdy pojawia się problem z nowojorskim systemem.

Ograniczanie liczby używanych kanałów

Wykonaj poniższe instrukcje, aby ograniczyć liczbę aktywnych kanałów, które są uruchamiane przez każdy serwer, gdy aplikacja sprawdzania cen jest zainstalowana w różnych menedżerach kolejek.

Dodawanie bardziej wydajnego menedżera kolejek udostępniającego kolejkę

Postępuj zgodnie z tymi instrukcjami, aby zapewnić dodatkową moc obliczeniową, uruchamiając system magazynowy w Los Angeles, a także w Nowym Jorku, gdzie Los Angeles może obsłużyć dwa razy więcej wiadomości jako Nowy Jork.

Obsługa powinowactw komunikatów

Powinowactwa wiadomości są rzadko częścią dobrego projektowania programowania. Należy usunąć powinowactwo komunikatów, aby w pełni korzystać z technologii klastrowej. Jeśli nie można usunąć powinowactwa komunikatów, można wymusić dostarczanie powiązanych komunikatów przy użyciu tego samego kanału i tego samego menedżera kolejek.

Jeśli istnieją aplikacje z powinowactwa komunikatów, usuń powinowactwa przed rozpoczęciem korzystania z klastrów.

Usuwanie powinowactw komunikatów poprawia dostępność aplikacji. Aplikacja wysyła partię komunikatów, które mają powinowactwa komunikatów do menedżera kolejek. Działanie menedżera kolejek nie powiodło się po odebraniu tylko części zadania wsadowego. Wysyłający menedżer kolejek musi czekać na odzyskanie i przetworzenie niekompletnego zadania wsadowego komunikatu, zanim będzie mógł wysłać kolejne komunikaty.

Usunięcie powinowactwa komunikatów poprawia również skalowalność aplikacji. Zadanie wsadowe komunikatów z powinowactwa może blokować zasoby w docelowym menedżerze kolejek podczas oczekiwania na kolejne komunikaty. Zasoby te mogą pozostać zablokowane przez długi czas, uniemożliwiając innym aplikacjom wykonywanie ich pracy.

Ponadto powinowactwa komunikatów uniemożliwiają podprogramy zarządzania obciążeniem klastra, dzięki czemu można wybrać najlepszy wybór menedżera kolejek.

Aby usunąć powinowactwo, należy wziąć pod uwagę następujące możliwości:

- Przenoszenie informacji o stanie w komunikatach
- Utrzymywanie informacji o stanie w nieulotnej pamięci masowej dostępnej dla dowolnego menedżera kolejek, na przykład w bazie danych Db2
- Replikowanie danych tylko do odczytu w taki sposób, aby były dostępne dla więcej niż jednego menedżera kolejek

Jeśli nie ma potrzeby modyfikowania aplikacji w celu usunięcia powinowactwa komunikatów, istnieje wiele możliwych rozwiązań problemu.

Nazwij konkretne miejsce docelowe w wywołaniu MQOPEN

Określ nazwę kolejki zdalnej i nazwę menedżera kolejek dla każdego wywołania MQOPEN , a wszystkie komunikaty umieszczane w kolejce przy użyciu tego uchwytu obiektu trafiają do tego samego menedżera kolejek, który może być lokalnym menedżerem kolejek.

Określenie nazwy kolejki zdalnej i nazwy menedżera kolejek dla każdego wywołania MQOPEN ma wady:

- Równoważenie obciążenia nie jest przeprowadzane. Korzyści płynące z równoważenia obciążenia klastra nie są korzystne.
- Jeśli docelowy menedżer kolejek jest zdalny i istnieje więcej niż jeden kanał, komunikaty mogą przyjmować różne trasy, a sekwencja komunikatów nadal nie jest zachowywana.
- Jeśli menedżer kolejek ma definicję dla kolejki transmisji o tej samej nazwie co docelowy menedżer kolejek, komunikaty są wyświetlane w tej kolejce transmisji, a nie w kolejce transmisji klastra.

Zwraca nazwę menedżera kolejek w polu menedżera kolejek zwrotnych do kolejki odpowiedzi.

Należy zezwolić menedżerowi kolejek, który otrzymuje pierwszy komunikat w partii, zwracając jego nazwę w odpowiedzi. Wykonuje to działanie przy użyciu pola ReplyToQMgr deskryptora komunikatu. Menedżer kolejek po zakończeniu wysyłania może następnie wyodrębnić nazwę menedżera kolejek zwrotnych i określić ją we wszystkich kolejnych komunikatach.

Korzystanie z informacji Menedżer kolejek produktu ReplyTo z odpowiedzi ma wady:

- Żądający menedżer kolejek musi czekać na odpowiedź na jego pierwszą wiadomość.
- Przed wysłaniem kolejnych komunikatów należy napisać dodatkowy kod w celu znalezienia i użycia informacji ReplyToQMgr .
- Jeśli istnieje więcej niż jedna trasa do menedżera kolejek, sekwencja komunikatów może nie zostać zachowana.

Ustaw opcję MQOO_BIND_ON_OPEN w wywołaniu MQOPEN .

Należy wymusić, aby wszystkie komunikaty były umieszczane w tym samym miejscu docelowym za pomocą opcji MQOO_BIND_ON_OPEN w wywołaniu MQOPEN . W przypadku korzystania z grup komunikatów z klastrami należy określić parametr MQOO_BIND_ON_OPEN lub MQOO_BIND_ON_GROUP , aby zapewnić, że wszystkie komunikaty w grupie będą przetwarzane w tym samym miejscu docelowym.

Po otwarciu kolejki i określeniu opcji MQOO_BIND_ON_OPENwymuszane są wszystkie komunikaty wysyłane do tej kolejki, które mają być wysyłane do tej samej instancji kolejki. Program MQOO_BIND_ON_OPEN powiąże wszystkie komunikaty z tym samym menedżerem kolejek, a także z tą samą trasą. Na przykład, jeśli istnieje trasa IP i trasa NetBIOS do tego samego miejsca docelowego, to po otwarciu kolejki wybrana jest jedna z nich, a wybór ten zostanie uhonorowany dla wszystkich komunikatów umieszczonych w tej samej kolejce przy użyciu uzyskanego uchwytu obiektu.

Określając wartość MQOO_BIND_ON_OPEN , wymuszają skierowanie wszystkich komunikatów do tego samego miejsca docelowego. W związku z tym aplikacje z powinowactwa komunikatów nie są zakłócane. Jeśli miejsce docelowe nie jest dostępne, komunikaty pozostaną w kolejce transmisji, dopóki nie staną się dostępne ponownie.

MQOO_BIND_ON_OPEN ma zastosowanie także wtedy, gdy nazwa menedżera kolejek jest określona w deskrypcji obiektu podczas otwierania kolejki. Może istnieć więcej niż jedna trasa do nazwanego menedżera kolejek. Na przykład, może istnieć wiele ścieżek sieciowych lub inny menedżer kolejek mógł zdefiniować alias. Jeśli zostanie określona opcja MQOO_BIND_ON_OPEN, zostanie wybrana trasa po otwarciu kolejki.

Uwaga: Jest to zalecana technika. Jednak nie działa on w konfiguracji wieloprzeskokowej, w której menedżer kolejek reklamuje alias kolejki klastra. Nie pomaga też w sytuacjach, w których aplikacje korzystają z różnych kolejek w tym samym menedżerze kolejek dla różnych grup komunikatów.

Alternatywą dla określenia MQOO_BIND_ON_OPEN w wywołaniu MQOPEN jest zmodyfikowanie definicji kolejek. W definicjach kolejek należy określić wartość DEFBIND (OPEN) i zezwolić na ustawienie opcji DefBind w wywołaniu MQOPEN na wartość domyślną MQOO_BIND_AS_Q_DEF.

Ustaw opcję MQOO_BIND_ON_GROUP w wywołaniu MQOPEN .

Należy wymusić, aby wszystkie komunikaty w grupie były umieszczane w tym samym miejscu docelowym za pomocą opcji MQOO_BIND_ON_GROUP w wywołaniu MQOPEN . W przypadku korzystania z grup komunikatów z klastrami należy określić parametr MQOO_BIND_ON_OPEN lub MQOO_BIND_ON_GROUP , aby zapewnić, że wszystkie komunikaty w grupie będą przetwarzane w tym samym miejscu docelowym.

Po otwarciu kolejki i określeniu opcji MQOO_BIND_ON_GROUP wymuszane są wszystkie komunikaty w grupie, które są wysyłane do tej kolejki, aby były wysyłane do tej samej instancji kolejki. Program MQOO_BIND_ON_GROUP łączy wszystkie komunikaty w grupie z tym samym menedżerem kolejek, a także na tę samą trasę. Na przykład, jeśli istnieje trasa IP i trasa NetBIOS do tego samego miejsca docelowego, to po otwarciu kolejki wybrana jest jedna z nich, a wybór ten zostanie uhonorowany dla wszystkich komunikatów w grupie umieszczonej w tej samej kolejce przy użyciu uzyskanego uchwytu obiektu.

Określając wartość MQOO_BIND_ON_GROUP , wszystkie komunikaty w grupie mają być kierowane do tego samego miejsca docelowego. W związku z tym aplikacje z powinowactwa komunikatów nie są zakłócane. Jeśli miejsce docelowe nie jest dostępne, komunikaty pozostaną w kolejce transmisji, dopóki nie staną się dostępne ponownie.

MQOO_BIND_ON_GROUP ma zastosowanie także wtedy, gdy nazwa menedżera kolejek jest określona w deskrytorze obiektu podczas otwierania kolejki. Może istnieć więcej niż jedna trasa do nazwanego menedżera kolejek. Na przykład, może istnieć wiele ścieżek sieciowych lub inny menedżer kolejek mógł zdefiniować alias. Jeśli zostanie określona opcja MQOO_BIND_ON_GROUP, zostanie wybrana trasa po otwarciu kolejki.

Aby produkt MQOO_BIND_ON_GROUP mógł być efektywny, należy włączyć opcję put MQPMO_LOGICAL_ORDER dla komendy MQPUT. Parametr **GroupId** można ustawić w strukturze MQMD komunikatu na wartość MQGI_NONE, a w polu MQMD **MsgFlags** komunikatów należy umieścić następujące opcje komunikatu:

- Ostatni komunikat w grupie: MQMF_LAST_MSG_IN_GROUP
- Wszystkie inne komunikaty w grupie: MQMF_MSG_IN_GROUP

Jeśli określono wartość MQOO_BIND_ON_GROUP , ale komunikaty nie są zgrupowane, zachowanie jest równoważne z wartością MQOO_BIND_NOT_FIXED.

Uwaga: Jest to zalecana technika zapewnienia, że komunikaty w grupie są wysyłane do tego samego miejsca docelowego. Jednak nie działa on w konfiguracji wieloprzeskokowej, w której menedżer kolejek reklamuje alias kolejki klastra.

Alternatywą dla określenia MQOO_BIND_ON_GROUP w wywołaniu MQOPEN jest zmodyfikowanie definicji kolejek. W definicjach kolejek należy określić wartość DEFBIND (GROUP) i zezwolić na ustawienie opcji DefBind w wywołaniu MQOPEN na wartość domyślną MQOO_BIND_AS_Q_DEF.

Napisz dostosowany program obsługi wyjścia obciążenia klastra

Zamiast modyfikować aplikacje, można obejść problem powinowactwa komunikatów, pisząc program obsługi wyjścia obciążenia klastra. Pisanie programu obsługi wyjścia obciążenia klastra nie jest łatwe i nie jest zalecanym rozwiązaniem. Program musiałby zostać zaprojektowany w taki sposób, aby rozpoznał powinowactwo, sprawdzając treść komunikatów. Po rozpoznaniu powinowactwa program musiałby wymusić, aby program narzędziowy do zarządzania obciążeniem skierował wszystkie powiązane komunikaty do tego samego menedżera kolejek.

Konfigurowanie usługi przesyłania komunikatów w trybie publikowania i subskrypcji

Użytkownik może uruchomić, zatrzymać i wyświetlić status publikowania/subskrybowania w kolejce. Możliwe jest również dodawanie i usuwanie strumieni oraz dodawanie i usuwanie menedżerów kolejek z hierarchii brokera.

Procedura

- Więcej informacji na temat sterowania umieszczonym w kolejce publikowania/subskrypcji można znaleźć w następujących podtematach:
 - [“Ustawianie atrybutów komunikatów publikowania/subskrypcji w kolejce” na stronie 407](#)
 - [“Uruchamianie publikowania/subskrybowania w kolejce” na stronie 408](#)
 - [“Zatrzymywanie publikowania/subskrybowania w kolejce” na stronie 409](#)
 - [“Dodawanie strumienia” na stronie 409](#)
 - [“Usuwanie strumienia” na stronie 410](#)
 - [“Dodawanie punktu subskrypcji” na stronie 411](#)
 - [“Łączenie obszarów tematów w sieciach publikowania/subskrypcji” na stronie 419](#)

Ustawianie atrybutów komunikatów publikowania/subskrypcji w kolejce

Za pomocą atrybutów menedżera kolejek można sterować zachowaniem niektórych atrybutów komunikatów publikowania/subskrypcji. Inne atrybuty, które można kontrolować w sekcji *Broker* pliku `qm.ini`.

O tym zadaniu

Można ustawić następujące atrybuty publikowania/subskrybowania: szczegółowe informacje na ten temat zawiera sekcja [Parametry menedżera kolejek](#).

Opis	Nazwa parametru MQSC
Liczba ponowień komunikatu komendy	PSRTYCNT
Odrzuć niedostarczalny komunikat wejściowy komendy	PSNPMSG
Zachowanie po niedostarczonym komunikacie odpowiedzi komendy	PSNPRES
Przetwarz komunikaty komend w punkcie synchronizacji	PSSYNCPT

Sekcja *Broker* jest używana do zarządzania następującymi ustawieniami konfiguracyjnymi:

- `PersistentPublishRetry=yes | force`

Jeśli zostanie podana wartość `Tak`, jeśli opublikowanie trwałego komunikatu za pośrednictwem kolejki w kolejce publikowania/subskrypcji zakończy się niepowodzeniem i nie zażądano żadnej odpowiedzi negatywnej, operacja publikowania zostanie ponowiona.

Jeśli zażądano komunikatu odpowiedzi negatywnej, odpowiedź negatywna jest wysyłana i nie występuje ponowna próba.

Jeśli zostanie określona opcja `Wymuś`, to jeśli opublikowanie trwałego komunikatu za pośrednictwem interfejsu w kolejce publikowania/subskrypcji zakończy się niepowodzeniem, operacja publikowania zostanie ponowiona do czasu pomyślnego przetworzenia. Nie jest wysyłana żadna odpowiedź negatywna.

- `NonPersistentPublishRetry= yes | force`

Jeśli zostanie określona wartość `Tak`, jeśli publikacja nietrwałego komunikatu za pośrednictwem umieszczonego w kolejce interfejsu publikowania/subskrybowania zakończy się niepowodzeniem i nie zażądano żadnej odpowiedzi negatywnej, operacja publikowania zostanie ponowiona.

Jeśli zażądano komunikatu odpowiedzi negatywnej, odpowiedź negatywna jest wysyłana i nie występuje ponowna próba.

Jeśli określono opcję Wymuś, to jeśli publikacja nietrwałego komunikatu za pośrednictwem umieszczonego w kolejce interfejsu publikowania/subskrypcji nie powiedzie się, operacja publikowania zostanie ponowiona do czasu pomyślnego przetworzenia. Nie jest wysyłana żadna odpowiedź negatywna.

Uwaga: Aby włączyć tę funkcję dla komunikatów nietrwałych, a także ustawiając wartość `NonPersistentPublishRetry`, należy również upewnić się, że atrybut **PSSYNCPT** menedżera kolejek jest ustawiony na wartość Tak.

Może to mieć również wpływ na wydajność przetwarzania publikacji nietrwałych, ponieważ **MQGET** z kolejki `STREAM` jest teraz wykonywana w punkcie synchronizacji.

- `PublishBatchSize` =liczba

Broker zwykle przetwarza komunikaty publikowania w punkcie synchronizacji. Zatwierdzanie każdej publikacji może być nieefektywne, a w pewnych okolicznościach broker może przetwarzać wiele komunikatów publikowania w jednej jednostce pracy. Ten parametr określa maksymalną liczbę komunikatów publikowania, które mogą być przetwarzane w pojedynczej jednostce pracy.

Wartością domyślną parametru `PublishBatchSize` jest 5.

- `PublishBatchOdstęp czasu` =liczba

Broker zwykle przetwarza komunikaty publikowania w punkcie synchronizacji. Zatwierdzanie każdej publikacji może być nieefektywne, a w pewnych okolicznościach broker może przetwarzać wiele komunikatów publikowania w jednej jednostce pracy. Ten parametr określa maksymalny czas (w milisekundach) między pierwszym komunikatem w zadaniu wsadowym a każdą kolejną publikacją zawartą w tej samej partii.

Interwał przetwarzania wsadowego równy 0 wskazuje, że można przetwarzać komunikaty o wielkości do `PublishBatch`, pod warunkiem że komunikaty są dostępne natychmiast.

Wartością domyślną dla `PublishBatchOdstęp czasu` jest zero.

Procedura

Za pomocą programu IBM MQ Explorer, komend programowalnych lub komendy **runmqsc** można zmienić atrybuty menedżera kolejek, które sterują zachowaniem publikowania/subskrypcji.

Przykład

```
ALTER QMGR PSNPRES (SAFE)
```

Uruchamianie publikowania/subskrybowania w kolejce

Publikowanie/subskrypcja w kolejce jest uruchamiane przez ustawienie atrybutu `PSMODE` menedżera kolejek.

Zanim rozpocznie

Zapoznaj się z opisem w sekcji [PSMODE](#), aby zrozumieć trzy tryby publikowania/subskrypcji:

- COMPAT
- WYŁĄCZONE
- ENABLED

O tym zadaniu

Ustaw atrybut `QMGR PSMODE`, aby uruchomić w kolejce interfejs publikowania/subskrypcji (znany również jako broker) lub mechanizm publikowania/subskrypcji (znany również jako publikowania/subskrybowanie wersji 7). Aby uruchomić kolejki publikowania/subskrybowanie, należy ustawić parametr `PSMODE` na wartość `ENABLED`. Wartością domyślną jest `ENABLED`.

Procedura

Użyj komendy IBM MQ Explorer lub **runmqsc** , aby włączyć w kolejce interfejs publikowania/subskrybowania, jeśli interfejs nie jest jeszcze włączony.

Przykład

```
ALTER QMGR PSMODE (ENABLED)
```

Co dalej

IBM MQ przetwarza komendy w kolejce publikowania/subskrypcji oraz wywołania funkcji MQI (Message Queue Interface) komunikatów publikowania/subskrypcji.

Zatrzymywanie publikowania/subskrybowania w kolejce

Umieszczanie w kolejce publikowania/subskrypcji jest zatrzymane przez ustawienie atrybutu PSMODE menedżera kolejek.

Zanim rozpocznie

Zapoznaj się z opisem w sekcji [PSMODE](#) , aby zrozumieć trzy tryby publikowania/subskrypcji:

- COMPAT
- WYŁĄCZONE
- ENABLED

O tym zadaniu

Ustaw atrybut QMGR PSMODE , aby zatrzymać umieszczony w kolejce interfejs publikowania/subskrypcji (znany również jako broker) lub mechanizm publikowania/subskrypcji (znany również jako publikowania/subskrybowanie wersji 7). Aby zatrzymać umieszczanie w kolejce publikowania/subskrypcji, należy ustawić parametr PSMODE na wartość COMPAT. Aby całkowicie zatrzymać mechanizm publikowania/subskrybowania, należy ustawić parametr PSMODE na wartość DISABLED.

Procedura

Użyj komendy IBM MQ Explorer lub **runmqsc** , aby wyłączyć umieszczany w kolejce interfejs publikowania/subskrybowania.

Przykład

```
ALTER QMGR PSMODE (COMPAT)
```

Dodawanie strumienia

Strumień można dodawać ręcznie, aby umożliwić odseparowanie danych między aplikacjami lub umożliwić współdzielenie z hierarchiami publikowania/subskrypcji produktu IBM WebSphere MQ 6 .

Zanim rozpocznie

Zapoznaj się ze sposobem działania strumieni publikowania/subskrypcji. Patrz [Strumienie i tematy](#).

O tym zadaniu

Aby wykonać te kroki, należy użyć komendy PCF **runmqsc** lub IBM MQ Explorer .

Uwaga: Kroki 1 i 2 można wykonać w dowolnej kolejności. Krok 3 należy wykonać tylko po wykonaniu kroków 1 i 2.

Procedura

1. Zdefiniuj kolejkę lokalną o takiej samej nazwie jak strumień IBM WebSphere MQ 6 .
2. Zdefiniuj temat lokalny o takiej samej nazwie jak nazwa strumienia IBM WebSphere MQ 6 .
3. Dodaj nazwę kolejki do listy nazw, SYSTEM.QPUBSUB.QUEUE.NAMELIST
4. Powtórz te czynności dla wszystkich menedżerów kolejek w systemie IBM WebSphere MQ 7.1 lub nowszym, które znajdują się w hierarchii publikowania/subskrypcji.

Dodawanie 'Sport'

W przykładzie współużytkowania strumienia 'Sport' menedżery kolejek IBM WebSphere MQ 6 i IBM WebSphere MQ 7.1 działają w tej samej hierarchii publikowania/subskrypcji. Menedżery kolejek produktu IBM WebSphere MQ 6 współużytkują strumień o nazwie 'Sport'. W przykładzie przedstawiono sposób utworzenia kolejki i tematu w menedżerach kolejek systemu IBM WebSphere MQ 7.1 o nazwie 'Sport' z łańcuchem tematu 'Sport', który jest współużytkowany ze IBM WebSphere MQ 6 strumieniem 'Sport'.

IBM WebSphere MQ 7.1 Aplikacja publikowania, publikowania w temacie 'Sport', z łańcuchem tematu 'Soccer/Results', tworzy wynikowy łańcuch tematu 'Sport/Soccer/Results'. W przypadku IBM WebSphere MQ 7.1 menedżerów kolejek, subskrybentów tematu 'Sport', w którym znajduje się łańcuch tematu 'Soccer/Results', publikacja jest odbierany.

W przypadku IBM WebSphere MQ 6 menedżerów kolejek subskrybenci strumienia 'Sport' publikacja jest odbierany przy użyciu łańcucha tematu 'Soccer/Results'.

```
runmqsc QM1
5724-H72 (C) Copyright IBM Corp. 1994, 2024. ALL RIGHTS RESERVED.
Starting MQSC for queue manager QM1.
define qlocal('Sport')
  1 : define qlocal('Sport')
AMQ8006: IBM MQ queue created.
define topic('Sport') topicstr('Sport')
  2 : define topic('Sport') topicstr('Sport')
AMQ8690: IBM MQ topic created.
alter namelist(SYSTEM.QPUBSUB.QUEUE.NAMELIST) NAMES('Sport', 'SYSTEM.BROKER.DEFAULT.STREAM',
'SYSTEM.BROKER.ADMIN.STREAM')
  3 : alter namelist(SYSTEM.QPUBSUB.QUEUE.NAMELIST) NAMES('Sport', 'SYSTEM.BROKER.DEFAULT.STREAM',
'SYSTEM.BROKER.ADMIN.STREAM')
AMQ8551: IBM MQ namelist changed.
```

Uwaga: Należy podać zarówno istniejące nazwy w obiekcie listy nazw, jak i nowe nazwy, które są dodawane, w komendzie **alter namelist**.

Co dalej

Informacje o strumieniu są przekazywane do innych brokerów w hierarchii.

Jeśli broker jest w wersji 6, należy administrować nim jako brokerem IBM WebSphere MQ 6 . Oznacza to, że można utworzyć kolejkę strumienia ręcznie lub pozwolić brokerowi na dynamiczne utworzenie kolejki strumienia, gdy jest ona potrzebna. Kolejka jest oparta na definicji kolejki modelowej SYSTEM.BROKER.MODEL.STREAM.

Jeśli broker jest w wersji 71, należy ręcznie skonfigurować każdy menedżer kolejek produktu IBM WebSphere MQ 7.1 w hierarchii.

Usuwanie strumienia

Strumień można usunąć z menedżera kolejek w wersji IBM WebSphere MQ 7.1 lub nowszej.

Zanim rozpocziesz

Przed usunięciem strumienia należy upewnić się, że nie ma żadnych pozostałych subskrypcji do strumienia i wyciszyć wszystkie aplikacje, które korzystają ze strumienia. Jeśli publikacje będą nadal przepływać do usuniętego strumienia, należy podjąć wiele działań administracyjnych, aby przywrócić system do stanu środowiska czyszczonego.

Procedura

1. Znajdź wszystkie połączone brokery, które udostępniają ten strumień.
2. Anuluj wszystkie subskrypcje do strumienia na wszystkich brokerach.
3. Usuń z listy nazw kolejkę (o tej samej nazwie, co strumień) `SYSTEM.QPUBSUB.QUEUE.NAMELIST`.
4. Usuń lub usuń wszystkie komunikaty z kolejki o tej samej nazwie, co strumień.
5. Usuń kolejkę o tej samej nazwie, co strumień.
6. Usuń powiązany obiekt tematu.

Co dalej

Powtórz kroki od 3 do 5 w przypadku wszystkich pozostałych połączonych IBM WebSphere MQ 7.1 lub później menedżerów kolejek obsługujących strumień.

Dodawanie punktu subskrypcji

W jaki sposób rozszerzyć istniejącą aplikację w kolejce publikowania/subskrypcji, która została zmigrowana z wcześniejszej wersji produktu IBM Integration Bus z nowym punktem subskrypcji.

Zanim rozpoczniesz

1. Sprawdź, czy punkt subskrypcji nie jest jeszcze zdefiniowany w produkcji `SYSTEM.QPUBSUB.SUBPOINT.NAMELIST`.
2. Sprawdź, czy istnieje obiekt tematu lub łańcuch tematu o tej samej nazwie, co punkt subskrypcji.

O tym zadaniu

Produkt IBM WebSphere MQ 7.1 lub nowszy aplikacje nie korzystają z punktów subskrypcji, ale mogą współdziałać z istniejącymi aplikacjami, które korzystają z mechanizmu migracji punktu subskrypcji.

Ważne: Mechanizm migracji punktu subskrypcji został usunięty z produktu IBM MQ 8.0. Aby przeprowadzić migrację istniejących aplikacji, przed przeprowadzką migracji do najnowszej wersji należy wykonać procedury opisane w dokumentacji używanej wersji produktu.

Punkty subskrypcji nie działają z kolejkami programów publikowania/subskrybowania, które korzystają z nagłówek `MQRFH1`, które zostały zmigrowane z produktu IBM WebSphere MQ 6 lub wcześniej.

Nie ma potrzeby dodawania punktów subskrypcji do korzystania z zintegrowanych aplikacji publikowania/subskrypcji napisanych dla produktu IBM WebSphere MQ 7.1 lub nowszego.

Procedura

1. Dodaj nazwę punktu subskrypcji do produktu `SYSTEM.QPUBSUB.SUBPOINT.NAMELIST`.
 - W systemie z/OS parametr **NLTYPE** ma wartość `NONE`, a wartość domyślna.
 - Powtórz krok dla każdego menedżera kolejek, który jest połączony w tej samej topologii publikowania/subskrypcji.
2. Dodaj obiekt tematu, najlepiej nadając mu nazwę punktu subskrypcji, przy czym łańcuch tematu jest zgodny z nazwą punktu subskrypcji.
 - Jeśli punkt subskrypcji znajduje się w klastrze, dodaj obiekt tematu jako temat klastra na hoście tematu klastra.
 - Jeśli obiekt tematu istnieje z tym samym łańcuchem tematu, co nazwa punktu subskrypcji, należy użyć istniejącego obiektu tematu. Należy zapoznać się z konsekwencjami punktu subskrypcji, w którym należy ponownie użyć istniejącego tematu. Jeśli istniejący temat jest częścią istniejącej aplikacji, należy rozstrzygnąć kolizję między dwoma identycznie nazwanymi tematami.
 - Jeśli istnieje obiekt tematu o takiej samej nazwie, jak nazwa punktu subskrypcji, ale inny łańcuch tematu, utwórz temat o innej nazwie.

3. Ustaw atrybut **Topic** WILDCARD na wartość BLOCK.

Blokowanie subskrypcji na # lub * izoluje subskrypcje ze znakami wieloznacznymi w punktach subskrypcji, patrz sekcja [Znaki wieloznaczne i punkty subskrypcji](#).

4. Ustaw wszystkie atrybuty wymagane w obiekcie tematu.

Przykład

W tym przykładzie przedstawiono plik komend **runmqsc** , który dodaje dwa punkty subskrypcji, USD i GBP.

```
DEFINE TOPIC(USD) TOPICSTR(USD)
DEFINE TOPIC(GBP) TOPICSTR(GBP) WILDCARD(BLOCK)
ALTER NL(SYSTEM.QPUBSUB.SUBPOINT.NAMELIST) NAMES(SYSTEM.BROKER.DEFAULT.SUBPOINT, USD, GBP)
```

Uwaga:

1. Uwzględnij domyślny punkt subskrypcji na liście punktów subskrypcji dodanych za pomocą komendy **ALTER** . Program **ALTER** usuwa istniejące nazwy na liście nazw.
2. Przed zmianą listy nazw należy zdefiniować tematy. Menedżer kolejek sprawdza tylko listę nazw podczas uruchamiania menedżera kolejek i po zmianie nazwy listy nazw.

Konfigurowanie rozproszonych sieci publikowania/subskrypcji

Menedżery kolejek połączone ze sobą w rozproszoną topologię publikowania/subskrypcji współużytkują wspólną stowarzyszoną przestrzeń tematów. Subskrypcje utworzone w jednym menedżerze kolejek mogą odbierać komunikaty publikowane przez aplikację połączonej z innym menedżerem kolejek w topologii.

Użytkownik może sterować zakresem obszarów tematów utworzonych przez łączenie menedżerów kolejek w klastry lub hierarchie. W klastrze publikowania/subskrybowania obiekt tematu musi mieć wartość "Sklastrowane" dla każdej gałęzi obszaru tematu, która ma obejmować klastr. W hierarchii każdy menedżer kolejek musi być skonfigurowany w taki sposób, aby identyfikował element nadrzędny w hierarchii.

Przepływ publikacji i subskrypcji w obrębie topologii można dodatkowo kontrolować, wybierając, czy każda publikacja i subskrypcja ma być lokalna, czy globalna. Publikacje lokalne i subskrypcje nie są propagowane poza menedżer kolejek, z którym jest połączony publikator lub subskrybent.

Pojęcia pokrewne

[Rozproszone sieci publikowania/subskrypcji](#)

[Zasięg publikacji](#)

[Zasięg subskrypcji](#)

[Obszary tematów](#)

Zadania pokrewne

[Definiowanie tematów klastra](#)

Konfigurowanie klastra publikowania/subskrypcji

Zdefiniuj temat w menedżerze kolejek. Aby temat był tematem klastra, należy ustawić właściwość **CLUSTER** . Aby wybrać kierowanie do publikacji i subskrypcji dla tego tematu, należy ustawić właściwość **CLROUTE** .

Zanim rozpoczniesz

Niektóre konfiguracje klastra nie mogą pomieścić nagłówek publicznych/subskrybowanych kierowanych przez bezpośrednio kierowane publikowania/subskrybowania. Przed użyciem tej konfiguracji należy zapoznać się z uwagami i opcjami szczegółowo opisanymi w sekcji [Projektowanie klastrów publikowania/subskrypcji](#).

W przypadku zmian w klastrze, które mają być propagowane w klastrze, musi być zawsze dostępne co najmniej jedno pełne repozytorium. Przed uruchomieniem tego zadania należy upewnić się, że repozytoria są dostępne.

Patrz także: [Routing dla klastrów publikowania/subskrybowania: Uwagi dotyczące zachowania.](#)

Scenariusz:

- Klaster produktu INVENTORY został skonfigurowany zgodnie z opisem w sekcji [“Dodawanie menedżera kolejek do klastra”](#) na stronie 305. Zawiera ona trzy menedżery kolejek: LONDON i NEWYORK, które posiadają pełne repozytoria, PARIS przechowuje częściowe repozytorium.

O tym zadaniu

Podczas definiowania tematu w menedżerze kolejek w klastrze należy określić, czy temat jest tematem klastra, a także (jeśli tak) routing w klastrze dla publikacji i subskrypcji dla tego tematu. Aby temat był tematem klastra, należy skonfigurować właściwość **CLUSTER** w obiekcie TOPIC z nazwą klastra. Definiowanie tematu klastra w menedżerze kolejek w klastrze powoduje, że temat jest dostępny dla całego klastra. Aby wybrać routing komunikatów do użycia w klastrze, należy ustawić właściwość **CLROUTE** w obiekcie TOPIC na jedną z następujących wartości:

- **DIRECT**
- **TOPICHOST**

Domyślnie kierowanie tematami odbywa się w systemie **DIRECT**. Była to jedyna opcja w produktach starszych niż IBM MQ 8.0. Po skonfigurowaniu bezpośredniego kierowanego tematu klastra w menedżerze kolejek wszystkie menedżery kolejek w klastrze będą powiadomione o obecności wszystkich innych menedżerów kolejek w klastrze. Podczas wykonywania operacji publikowania i subskrypcji każdy menedżer kolejek może nawiązać bezpośrednie połączenie z dowolnym innym menedżerem kolejek w klastrze. Patrz sekcja [Klustry publikowania/subskrybowania kierowane bezpośrednio](#).

W produkcie IBM MQ 8.0 można zamiast tego skonfigurować kierowanie tematami za pomocą opcji **TOPICHOST**. Jeśli używane jest kierowanie hostami tematów, wszystkie menedżery kolejek w klastrze będą powiadomione o menedżerach kolejek klastra, które udostępniają definicje kierowanych tematów (czyli o menedżerach kolejek, w których zdefiniowano obiekt tematu). Podczas wykonywania operacji publikowania i subskrypcji menedżery kolejek w klastrze nawiązują połączenie tylko z tymi menedżerami kolejek hostów tematów, a nie bezpośrednio ze sobą. Menedżery kolejek hostów tematów są odpowiedzialne za kierowanie publikacji z menedżerów kolejek, na których publikacje są publikowane, do menedżerów kolejek ze zgodnymi subskrypcjami. Patrz sekcja [Klustry publikowania/subskrybowania przez hosty tematów](#).

Uwaga: Po umieszczeniu obiektu tematu w klastrze (przez ustawienie właściwości **CLUSTER**) nie można zmienić wartości właściwości **CLROUTE**. Obiekt musi znajdować się poza klastrem (dla właściwości **CLUSTER** musi być ustawiona wartość ' '), aby można było zmienić wartość. Wyprowadzenie tematu poza klaster powoduje przekształcenie definicji tematu w temat lokalny, co z kolei powoduje wystąpienie okresu, w którym publikacje nie są dostarczane do subskrypcji w menedżerach kolejek zdalnych. Ten fakt należy uwzględnić podczas wprowadzania tej zmiany. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [Konsekwencje zdefiniowania tematu poza klastrem o takiej samej nazwie jak temat znajdujący się w klastrze w innym menedżerze kolejek](#). W przypadku próby zmiany wartości właściwości **CLROUTE** w czasie, gdy znajduje się ona w klastrze, system wygeneruje wyjątek MQRCCF_CLROUTE_NOT_ALTERABLE.

Procedura

1. Wybierz menedżera kolejek, który ma być hostem danego tematu.

Każdy menedżer kolejek klastra może udostępniać temat. Wybierz jeden z trzech menedżerów kolejek (LONDON, NEWYORK lub PARIS) i skonfiguruj właściwości obiektu TOPIC. Jeśli planowane jest użycie kierowania bezpośredniego, nie ma różnicy operacyjnej, którą menedżer kolejek należy wybrać. Jeśli planowane jest korzystanie z routingu hosta tematów, wybrany menedżer kolejek ma dodatkowe

obowiązki związane z kierowaniem publikacjami. Dlatego w przypadku kierowania hostami tematów należy wybrać menedżer kolejek, który jest udostępniany na jednym z bardziej rozbudowanych systemów, i ma dobrą łączność sieciową.

2. Zdefiniuj temat w menedżerze kolejek.

Aby temat był tematem klastra, należy dołączyć nazwę klastra podczas definiowania tematu, a także ustawić kierowanie, które ma być używane na potrzeby publikacji i subskrypcji dla tego tematu. Na przykład, aby utworzyć temat klastra kierowania bezpośredniego w menedżerze kolejek produktu LONDON, należy utworzyć następujący temat:

```
DEFINE TOPIC(INVENTORY) TOPICSTR('/INVENTORY') CLUSTER(INVENTORY) CLROUTE(DIRECT)
```

Definiowanie tematu klastra w menedżerze kolejek w klastrze powoduje, że temat jest dostępny dla całego klastra.

Więcej informacji na temat używania produktu **CLROUTE** zawiera sekcja [ZDEFINIUJ TEMAT \(CLROUTE\)](#) i [Kierowanie klastrów publikowania/subskrybowania: Uwagi dotyczące zachowania](#).

Wyniki

Klaster jest gotowy do otrzymywania publikacji i subskrypcji dla tematu.

Co dalej

Jeśli skonfigurowano klaster publikowania/subskrybowania kierowanego przez host tematów, prawdopodobnie konieczne będzie dodanie drugiego hosta tematu dla tego tematu. Patrz [“Dodawanie dodatkowych hostów tematów do klastra kierowanego tematem”](#) na stronie 416.

Jeśli istnieje kilka odrębnych klastrów publikowania/subskrypcji, na przykład dlatego, że organizacja jest geograficznie rozproszona, można propagować niektóre tematy dotyczące klastrów do wszystkich klastrów. Można to zrobić, łącząc klastry w hierarchii. Patrz [“Łączenie obszarów tematów z wieloma klastrami”](#) na stronie 423. Można również sterować przepływem publikacji z jednego klastra do drugiego. Patrz [“Łączenie i izolowanie obszarów tematów w wielu klastrach”](#) na stronie 425.

Pojęcia pokrewne

[Łączenie zasięgów publikacji i subskrypcji](#)

Począwszy od produktu IBM WebSphere MQ 7.0, zakres publikacji i subskrypcji działa niezależnie, aby określić przepływ publikacji między menedżerami kolejek.

[Łączenie obszarów tematów w sieciach publikowania/subskrypcji](#)

Połącz obszar tematu menedżera kolejek z innymi menedżerami kolejek w klastrze publikowania/subskrypcji lub hierarchii. Łączenie klastrów publikowania/subskrybowania oraz klastry publikowania/subskrybowania z hierarchiami.

Zadania pokrewne

[Przenoszenie definicji tematu klastra do innego menedżera kolejek](#)

W przypadku klastrów kierowanych albo kierowanych przez hosty bezpośrednie, konieczne może być przeniesienie definicji tematu klastra w przypadku wycofania z eksploatacji menedżera kolejek lub ponieważ menedżer kolejek klastra uległ awarii lub jest niedostępny przez znaczący okres.

[Dodawanie dodatkowych hostów tematów do klastra kierowanego tematem](#)

W klastrze publikowania/subskrybowania udostępnionym przez hosta tematów można użyć wielu menedżerów kolejek do kierowania publikacji do subskrypcji, definiując ten sam grupowany obiekt tematu w tych menedżerach kolejek. Może to być używane w celu zwiększenia dostępności i równoważenia obciążenia. Po dodaniu dodatkowego hosta tematu dla tego samego obiektu tematu klastra można użyć parametru **PUB** do sterowania, kiedy publikacje zaczynają być kierowane przez nowy host tematu.

[Łączenie menedżera kolejek z hierarchią publikowania/subskrypcji](#)

Podrzędny menedżer kolejek jest połączony z nadrzędnym menedżerem kolejek w hierarchii. Jeśli podrzędny menedżer kolejek jest już elementem innej hierarchii lub klastra, to połączenie łączy hierarchie ze sobą lub łączy klaster z hierarchią.

[Odłączanie menedżera kolejek od hierarchii publikowania/subskrypcji](#)

Rozłącz podrzędny menedżer kolejek z nadrzędnym menedżerem kolejek w hierarchii publikowania/subskrypcji.

[Projektowanie klastrów publikowania/subskrypcji](#)

[Rozwiązywanie problemów z rozproszonym publikowania/subskrypcji](#)

[Hamowanie klastrów publikowania/subskrypcji](#)

Przenoszenie definicji tematu klastra do innego menedżera kolejek

W przypadku klastrów kierowanych albo kierowanych przez hosty bezpośrednie, konieczne może być przeniesienie definicji tematu klastra w przypadku wycofania z eksploatacji menedżera kolejek lub ponieważ menedżer kolejek klastra uległ awarii lub jest niedostępny przez znaczący okres.

O tym zadaniu

W klastrze może być wiele definicji tego samego obiektu tematu klastra. Jest to stan normalny dla klastra kierowanego przez host tematu oraz nietypowy stan dla klastra kierowanego bezpośrednio. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [Definicje wielu tematów klastra o tej samej nazwie](#).

Aby przenieść definicję tematu klastra do innego menedżera kolejek w klastrze bez przerywania przepływu publikacji, wykonaj następujące kroki. Ta procedura przenosi definicję z menedżera kolejek QM1 do menedżera kolejek QM2.

Procedura

1. Utwórz duplikat definicji tematu klastra w systemie QM2.

W przypadku kierowania bezpośredniego ustaw wszystkie atrybuty w taki sposób, aby były zgodne z definicją QM1.

W przypadku kierowania hostami tematów najpierw należy zdefiniować nowy host tematu jako PUB (DISABLED). Umożliwia to QM2 zapoznanie się z subskrypcjami w klastrze, ale nie uruchamianie publikacji routingu.

2. Poczekaj, aż informacje będą propagowane przez klastr.

Poczekaj, aż nowa definicja tematu klastra będzie propagowana przez menedżery kolejek pełnego repozytorium do wszystkich menedżerów kolejek w klastrze. Użyj komendy **DISPLAY CLUSTER**, aby wyświetlić tematy klastra w każdym elemencie klastra, a następnie sprawdź definicję pochodzącą z QM2.

Aby uzyskać informacje o wszystkich subskrypcjach, należy poczekać na dostęp do nowego hosta tematu w systemie QM2 w celu uzyskania informacji o routingu hosta. Porównaj subskrypcje proxy znane z QM2 i te znane z QM1. Jednym ze sposobów wyświetlania subskrypcji proxy w menedżerze kolejek jest wydanie następującej komendy **runmqsc** :

```
DISPLAY SUB(*) SUBTYPE(PROXY)
```

3. W przypadku kierowania hostami tematów należy ponownie zdefiniować host tematu na serwerze QM2 jako PUB (ENABLED), a następnie ponownie zdefiniować host tematu w katalogu QM1 jako PUB (DISABLED).

Teraz, gdy nowy host tematu w QM2 dowiedział się o wszystkich subskrypcjach w innych menedżerach kolejek, host tematu może uruchamiać publikacje routingu.

Za pomocą ustawienia PUB (WYŁĄCZONE), aby wyciszyć ruch komunikatów za pomocą QM1, podczas usuwania definicji tematu klastra upewnij się, że żadne publikacje nie są w pociągu przez QM1.

4. Usuń definicję tematu klastra z QM1.

Można usunąć definicję z katalogu QM1 tylko wtedy, gdy menedżer kolejek jest dostępny.

W przeciwnym razie należy uruchomić obie definicje istniejące do momentu zrestartowania lub wymuszonego usunięcia QM1.

Jeśli QM1 pozostaje niedostępny przez długi czas i w tym czasie konieczne jest zmodyfikowanie definicji tematu klastrowego w QM2, definicja QM2 jest nowsza niż definicja QM1 i w związku z tym zwykle istnieje wartość domyślna.

W tym okresie, jeśli istnieją różnice między definicjami QM1 i QM2, błędy są zapisywane w dziennikach błędów obu menedżerów kolejek, ostrzegając użytkownika o konflikcie definicji tematu klastra.

Jeśli QM1 nigdy nie powróci do klastra, na przykład z powodu nieoczekiwanej likwidacji po awarii sprzętu, w ostateczności można użyć komendy `RESET CLUSTER` w celu wymuszenia wysunięcia menedżera kolejek. Program **RESET CLUSTER** automatycznie usuwa wszystkie obiekty tematów udostępnione w docelowym menedżerze kolejek.

Pojęcia pokrewne

Łączenie zasięgów publikacji i subskrypcji

Począwszy od produktu IBM WebSphere MQ 7.0, zakres publikacji i subskrypcji działa niezależnie, aby określić przepływ publikacji między menedżerami kolejek.

Łączenie obszarów tematów w sieciach publikowania/subskrypcji

Połącz obszar tematu menedżera kolejek z innymi menedżerami kolejek w klastrze publikowania/subskrypcji lub hierarchii. Łączenie klastrów publikowania/subskrybowania oraz klastry publikowania/subskrybowania z hierarchiami.

Zadania pokrewne

Konfigurowanie klastra publikowania/subskrypcji

Zdefiniuj temat w menedżerze kolejek. Aby temat był tematem klastra, należy ustawić właściwość **CLUSTER**. Aby wybrać kierowanie do publikacji i subskrypcji dla tego tematu, należy ustawić właściwość **CLROUTE**.

Dodawanie dodatkowych hostów tematów do klastra kierowanego tematem

W klastrze publikowania/subskrybowania udostępnionym przez hosta tematów można użyć wielu menedżerów kolejek do kierowania publikacji do subskrypcji, definiując ten sam grupowany obiekt tematu w tych menedżerach kolejek. Może to być używane w celu zwiększenia dostępności i równoważenia obciążenia. Po dodaniu dodatkowego hosta tematu dla tego samego obiektu tematu klastra można użyć parametru **PUB** do sterowania, kiedy publikacje zaczynają być kierowane przez nowy host tematu.

Łączenie menedżera kolejek z hierarchią publikowania/subskrypcji

Podrzędny menedżer kolejek jest połączony z nadrzędnym menedżerem kolejek w hierarchii. Jeśli podrzędny menedżer kolejek jest już elementem innej hierarchii lub klastra, to połączenie łączy hierarchie ze sobą lub łączy klastr z hierarchią.

Odłączanie menedżera kolejek od hierarchii publikowania/subskrypcji

Rozłącz podrzędny menedżer kolejek z nadrzędnym menedżerem kolejek w hierarchii publikowania/subskrypcji.

Dodawanie dodatkowych hostów tematów do klastra kierowanego tematem

W klastrze publikowania/subskrybowania udostępnionym przez hosta tematów można użyć wielu menedżerów kolejek do kierowania publikacji do subskrypcji, definiując ten sam grupowany obiekt tematu w tych menedżerach kolejek. Może to być używane w celu zwiększenia dostępności i równoważenia obciążenia. Po dodaniu dodatkowego hosta tematu dla tego samego obiektu tematu klastra można użyć parametru **PUB** do sterowania, kiedy publikacje zaczynają być kierowane przez nowy host tematu.

Zanim rozpoczniesz

Zdefiniowanie tego samego obiektu tematu klastra w kilku menedżerach kolejek jest funkcjonalnie użyteczne tylko w przypadku klastra kierowanego przez host tematów. Definiowanie wielu zgodnych tematów w klastrze kierowanym bezpośrednio nie powoduje zmiany jego zachowania. To zadanie ma zastosowanie tylko do klastrów kierowanych przez hosty tematów.

W tym zadaniu założono, że przeczytałeś artykuł [Wiele definicji tematów klastra o tej samej nazwie](#), a w szczególności następujące sekcje:

- [Wiele definicji tematu klastra w klastrze kierowanym przez hosty tematów](#)
- [Obsługa specjalna dla parametru PUB](#)

O tym zadaniu

Gdy menedżer kolejek jest kierowany przez kierowanego hosta tematów, musi najpierw zapoznać się z istnieniem wszystkich powiązanych tematów, które zostały zasubskrybowane w klastrze. Jeśli publikacje są publikowane w tych tematach w momencie dodawania hosta dodatkowego tematu, a publikacja jest kierowana do nowego hosta, zanim ten host dowiedział się o istnieniu subskrypcji w innych menedżerach kolejek w klastrze, to nowy host nie przekazuje tej publikacji do tych subskrypcji. Powoduje to, że subskrypcje publikacji są niepublikowane.

Publikacje nie są kierowane przez menedżery kolejek hostów tematów, które jawnie ustawiły parametr **PUB** obiektu tematu klastra na wartość **DISABLED**, dlatego można użyć tego ustawienia w celu zapewnienia, że podczas dodawania dodatkowego hosta tematu nie będą publikowane żadne subskrypcje publikacji.

Uwaga: Podczas gdy menedżer kolejek udostępnia temat klastra, który został zdefiniowany jako **PUB (DISABLED)**, publikatory połączone z tym menedżerem kolejek nie mogą publikować komunikatów, a zgodne subskrypcje w tym menedżerze kolejek nie otrzymują publikacji opublikowanych w innych menedżerach kolejek w klastrze. Z tego powodu należy zwrócić szczególną uwagę na definiowanie tematów kierowanych przez hosta tematów w menedżerach kolejek, w których istnieją subskrypcje i aplikacje publikowania nawiązują połączenie.

Procedura

1. Skonfiguruj nowy host tematu i wstępnie zdefiniuj nowy host tematu jako **PUB (DISABLED)**.

Dzięki temu nowy host tematu dowie się o subskrypcjach w klastrze, ale nie w celu uruchamiania publikacji routingu.

Więcej informacji na temat konfigurowania hosta tematu zawiera sekcja [“Konfigurowanie klastra publikowania/subskrypcji”](#) na stronie 412.

2. Określ, kiedy nowy host tematu dowiedział się o wszystkich subskrypcjach.

W tym celu należy porównać subskrypcje proxy znane z nowego hosta tematu i te, które są znane z istniejącego hosta tematu. Jednym ze sposobów wyświetlania subskrypcji proxy jest wydanie następującej komendy **runmqsc** : **DISPLAY SUB(*) SUBTYPE(PROXY)**

3. Ponownie zdefiniuj nowy host tematu jako **PUB (ENABLED)**.

Po poznaniu przez hosta nowego tematu wszystkich subskrypcji w innych menedżerach kolejek temat ten może rozpocząć kierowanie publikacjami.

Pojęcia pokrewne

[Łączenie zasięgów publikacji i subskrypcji](#)

Począwszy od produktu IBM WebSphere MQ 7.0 , zakres publikacji i subskrypcji działa niezależnie, aby określić przepływ publikacji między menedżerami kolejek.

[Łączenie obszarów tematów w sieciach publikowania/subskrypcji](#)

Połącz obszar tematu menedżera kolejek z innymi menedżerami kolejek w klastrze publikowania/subskrypcji lub hierarchii. Łączenie klastrów publikowania/subskrybowania oraz klastry publikowania/subskrybowania z hierarchiami.

Zadania pokrewne

[Konfigurowanie klastra publikowania/subskrypcji](#)

Zdefiniuj temat w menedżerze kolejek. Aby temat był tematem klastra, należy ustawić właściwość **CLUSTER** . Aby wybrać kierowanie do publikacji i subskrypcji dla tego tematu, należy ustawić właściwość **CLROUTE** .

Przenoszenie definicji tematu klastra do innego menedżera kolejek

W przypadku klastrów kierowanych albo kierowanych przez hosty bezpośrednio, konieczne może być przeniesienie definicji tematu klastra w przypadku wycofania z eksploatacji menedżera kolejek lub ponieważ menedżer kolejek klastra uległ awarii lub jest niedostępny przez znaczący okres.

Łączenie menedżera kolejek z hierarchią publikowania/subskrypcji

Podrzędny menedżer kolejek jest połączony z nadrzędnym menedżerem kolejek w hierarchii. Jeśli podrzędny menedżer kolejek jest już elementem innej hierarchii lub klastra, to połączenie łączy hierarchie ze sobą lub łączy klastr z hierarchią.

Odłączanie menedżera kolejek od hierarchii publikowania/subskrypcji

Rozłącz podrzędny menedżer kolejek z nadrzędnym menedżerem kolejek w hierarchii publikowania/subskrypcji.

Łączenie zasięgów publikacji i subskrypcji

Począwszy od produktu IBM WebSphere MQ 7.0, zakres publikacji i subskrypcji działa niezależnie, aby określić przepływ publikacji między menedżerami kolejek.

Publikacje mogą przepływać do wszystkich menedżerów kolejek, które są połączone w topologii publikowania/subskrypcji, lub tylko do lokalnego menedżera kolejek. Podobnie w przypadku subskrypcji proxy. Które publikacje są zgodne z subskrypcją, jest zarządzane przez połączenie tych dwóch przepływów.

Zarówno publikacje, jak i subskrypcje mogą mieć zasięg QMGR (QMGR) lub ALL (WSZYSTKIE). Jeśli publikator i subskrybent są połączone z tym samym menedżerem kolejek, ustawienia zasięgu nie mają wpływu na publikacje, które otrzymuje subskrybent od tego publikatora.

Jeśli publikator i subskrybent są połączone z różnymi menedżerami kolejek, oba ustawienia muszą mieć wartość ALL, aby otrzymywać publikacje zdalne.

Założmy, że publikatory są połączone z różnymi menedżerami kolejek. Jeśli subskrybent ma odbierać publikacje od dowolnego publikatora, należy ustawić zasięg subskrypcji na wartość WSZYSTKIE. Następnie można zdecydować, dla każdego wydawcy, czy ograniczyć zakres jego publikacji do subskrybentów lokalnych wydawcy.

Założmy, że subskrybenty są połączone z różnymi menedżerami kolejek. Jeśli publikacje z publikatora mają być wysyłane do wszystkich subskrybentów, należy ustawić zasięg publikacji na wartość WSZYSTKIE. Jeśli subskrybent ma odbierać publikacje tylko z publikatora połączonego z tym samym menedżerem kolejek, należy ustawić zasięg subskrypcji na wartość QMGR.

Przykład: usługa wyników piłkarskich

Założmy, że jesteś członkiem zespołu w lidze piłkarskiej. Każdy zespół ma menedżera kolejek połączonego ze wszystkimi innymi zespołami w klastrze publikowania/subskrypcji.

Zespoły publikują wyniki wszystkich rozgrywek rozgrywanych na ich macierzystym gruncie, korzystając z tematu `Football/result/Home team name/Away team name`. Łańcuchy kursywą to zmienne nazwy tematów, a publikacja jest wynikiem dopasowania.

Każdy klub ponownie publikuje wyniki tylko dla klubu, korzystając z łańcucha tematu `Football/myteam/Home team name/Away team name`.

Oba tematy są publikowane w całym klastrze.

Kolejne subskrypcje zostały powołane przez ligę tak, aby fani dowolnego zespołu mogli zasubskrybować wyniki na trzy ciekawe sposoby.

Należy zauważyć, że można skonfigurować tematy klastra za pomocą programu SUBSCOPE (QMGR). Definicje tematów są propagowane do każdego elementu klastra, ale zasięg subskrypcji jest tylko lokalnym menedżerem kolejek. W związku z tym subskrybenci w każdym menedżerze kolejek otrzymują różne publikacje z tej samej subskrypcji.

Odbieraj wszystkie wyniki

```
DEFINE TOPIC(A) TOPICSTR('Football/result/') CLUSTER SUBSCOPE(ALL)
```

Odbieraj wszystkie wyniki domowe

```
DEFINE TOPIC(B) TOPICSTR('Football/result/') CLUSTER SUBSCOPE(QMGR)
```

Ponieważ subskrypcja ma zasięg QMGR , dopasowywane są tylko wyniki opublikowane na stronie głównej.

Otrzymaj wszystkie wyniki moich zespołów

```
DEFINE TOPIC(C) TOPICSTR('Football/myteam/') CLUSTER SUBSCOPE(QMGR)
```

Ponieważ subskrypcja ma zasięg QMGR , dopasowywane są tylko wyniki lokalnego zespołu, które są ponownie publikowane lokalnie.

Pojęcia pokrewne

Łączenie obszarów tematów w sieciach publikowania/subskrypcji

Połącz obszar tematu menedżera kolejek z innymi menedżerami kolejek w klastrze publikowania/subskrypcji lub hierarchii. Łączenie klastrów publikowania/subskrybowania oraz klastry publikowania/subskrybowania z hierarchiami.

Rozproszone sieci publikowania/subskrypcji

Zasięg publikacji

Zasięg subskrypcji

Zadania pokrewne

Konfigurowanie klastra publikowania/subskrypcji

Zdefiniuj temat w menedżerze kolejek. Aby temat był tematem klastra, należy ustawić właściwość **CLUSTER** . Aby wybrać kierowanie do publikacji i subskrypcji dla tego tematu, należy ustawić właściwość **CLROUTE** .

Przenoszenie definicji tematu klastra do innego menedżera kolejek

W przypadku klastrów kierowanych albo kierowanych przez hosty bezpośrednie, konieczne może być przeniesienie definicji tematu klastra w przypadku wycofania z eksploatacji menedżera kolejek lub ponieważ menedżer kolejek klastra uległ awarii lub jest niedostępny przez znaczący okres.

Dodawanie dodatkowych hostów tematów do klastra kierowanego tematem

W klastrze publikowania/subskrybowania udostępnionym przez hosta tematów można użyć wielu menedżerów kolejek do kierowania publikacji do subskrypcji, definiując ten sam grupowany obiekt tematu w tych menedżerach kolejek. Może to być używane w celu zwiększenia dostępności i równoważenia obciążenia. Po dodaniu dodatkowego hosta tematu dla tego samego obiektu tematu klastra można użyć parametru **PUB** do sterowania, kiedy publikacje zaczynają być kierowane przez nowy host tematu.

Łączenie menedżera kolejek z hierarchią publikowania/subskrypcji

Podrzędny menedżer kolejek jest połączony z nadrzędnym menedżerem kolejek w hierarchii. Jeśli podrzędny menedżer kolejek jest już elementem innej hierarchii lub klastra, to połączenie łączy hierarchie ze sobą lub łączy klaster z hierarchią.

Odłączanie menedżera kolejek od hierarchii publikowania/subskrypcji

Rozłącz podrzędny menedżer kolejek z nadrzędnym menedżerem kolejek w hierarchii publikowania/subskrypcji.

Łączenie obszarów tematów w sieciach publikowania/subskrypcji

Połącz obszar tematu menedżera kolejek z innymi menedżerami kolejek w klastrze publikowania/subskrypcji lub hierarchii. Łączenie klastrów publikowania/subskrybowania oraz klastry publikowania/subskrybowania z hierarchiami.

Istnieje możliwość tworzenia różnych obszarów tematów publikowania/subskrypcji przy użyciu bloków budowania atrybutów **CLUSTER**, **PUBSCOPE** i **SUBSCOPE**, klastrów publikowania/subskrybowania oraz hierarchii publikowania/subskrypcji.

Począwszy od przykładu skalowania z jednego menedżera kolejek do klastra publikowania/subskrybowania, poniższe scenariusze ilustrują różne topologie publikowania/subskrypcji.

Pojęcia pokrewne

Łączenie zasięgów publikacji i subskrypcji

Począwszy od produktu IBM WebSphere MQ 7.0, zakres publikacji i subskrypcji działa niezależnie, aby określić przepływ publikacji między menedżerami kolejek.

Rozproszone sieci publikowania/subskrypcji

Obszary tematów

Zadania pokrewne

Konfigurowanie klastra publikowania/subskrypcji

Zdefiniuj temat w menedżerze kolejek. Aby temat był tematem klastra, należy ustawić właściwość **CLUSTER**. Aby wybrać kierowanie do publikacji i subskrypcji dla tego tematu, należy ustawić właściwość **CLROUTE**.

Przenoszenie definicji tematu klastra do innego menedżera kolejek

W przypadku klastrów kierowanych albo kierowanych przez hosty bezpośrednio, konieczne może być przeniesienie definicji tematu klastra w przypadku wycofania z eksploatacji menedżera kolejek lub ponieważ menedżer kolejek klastra uległ awarii lub jest niedostępny przez znaczący okres.

Dodawanie dodatkowych hostów tematów do klastra kierowanego tematem

W klastrze publikowania/subskrybowania udostępnionym przez hosta tematów można użyć wielu menedżerów kolejek do kierowania publikacji do subskrypcji, definiując ten sam grupowany obiekt tematu w tych menedżerach kolejek. Może to być używane w celu zwiększenia dostępności i równoważenia obciążenia. Po dodaniu dodatkowego hosta tematu dla tego samego obiektu tematu klastra można użyć parametru **PUB** do sterowania, kiedy publikacje zaczynają być kierowane przez nowy host tematu.

Łączenie menedżera kolejek z hierarchią publikowania/subskrypcji

Podrzędny menedżer kolejek jest połączony z nadrzędnym menedżerem kolejek w hierarchii. Jeśli podrzędny menedżer kolejek jest już elementem innej hierarchii lub klastra, to połączenie łączy hierarchie ze sobą lub łączy klastery z hierarchią.

Odłączanie menedżera kolejek od hierarchii publikowania/subskrypcji

Rozłącz podrzędny menedżer kolejek z nadrzędnym menedżerem kolejek w hierarchii publikowania/subskrypcji.

Definiowanie tematów klastra

Tworzenie pojedynczego obszaru tematu w klastrze publikowania/subskrypcji

Skaluj system publikowania/subskrypcji, który ma być uruchamiany w wielu menedżerach kolejek. Klaster publikowania/subskrybowania umożliwia udostępnianie każdemu publikatorowi i subskrybentowi pojedynczego identycznego obszaru tematu.

Zanim rozpocznie

Zaimplementowano system publikowania/subskrypcji w menedżerze kolejek z jedną wersją 7.

Zawsze należy tworzyć obszary tematów z ich własnymi tematami głównymi, zamiast polegać na dziedziczeniu atrybutów produktu SYSTEM.BASE.TOPIC. W przypadku skalowania systemu publikowania/subskrypcji do klastra można zdefiniować tematy główne jako tematy dotyczące klastrów, na hoście tematu klastra, a następnie wszystkie tematy są współużytkowane w całym klastrze.

O tym zadaniu

Teraz chcesz skalować system w górę, aby obsługiwać więcej publikatorów i subskrybentów i mieć każdy temat widoczny w całym klastrze.

Procedura

1. Utwórz klaster, który ma być używany z systemem publikowania/subskrypcji.
W przypadku istniejącego klastra tradycyjnego, ze względu na wydajność lepiej jest skonfigurować nowy klaster dla nowego systemu subskrypcji publikowania. Można użyć tych samych serwerów dla repozytoriów klastra w obu klastrach
2. Wybierz jeden menedżer kolejek, prawdopodobnie jeden z repozytoriów, który ma być hostem tematu klastra.
3. Upewnij się, że każdy temat, który ma być widoczny w klastrze publikowania/subskrypcji, jest tłumaczona na administracyjny obiekt tematu.
Ustaw atrybut **CLUSTER** nazywający klaster publikowania/subskrybowania.

Co dalej

Połącz aplikacje publikatora i subskrybenta z dowolnymi menedżerami kolejek w klastrze.

Utwórz obiekty tematów administracyjnych, które mają atrybut **CLUSTER**. Tematy są również propagowane w całym klastrze. Programy publikujący i subskrybent używają tematów administracyjnych, aby ich zachowanie nie było zmieniane przez połączenie z różnymi menedżerami kolejek w klastrze.

Aby produkt SYSTEM.BASE.TOPIC działał jak temat klastra w każdym menedżerze kolejek, należy zmodyfikować go w każdym menedżerze kolejek.

Pojęcia pokrewne

Rozproszone sieci publikowania/subskrypcji

Obszary tematów

Zadania pokrewne

Dodawanie menedżera kolejek produktu IBM WebSphere MQ 7 lub nowszego do istniejących obszarów tematów produktu IBM WebSphere MQ 6

Rozszerz istniejący system publikowania/subskrypcji produktu IBM WebSphere MQ 6, aby współdziałać z menedżerem kolejek produktu IBM WebSphere MQ 7 lub nowszego, współużytkowaniem tych samych obszarów tematów.

Łączenie obszarów tematów z wieloma klastrami

Utwórz obszary tematów, które obejmują wiele klastrów. Opublikuj temat w jednym klastrze i zasubskrybuj go w innym klastrze.

Łączenie i izolowanie obszarów tematów w wielu klastrach

Należy wyizolować niektóre obszary tematów do konkretnego klastra i połączyć inne obszary tematów w celu udostępnienia ich we wszystkich połączonych klastrach.

Publikowanie i subskrybowanie obszarów tematów w wielu klastrach

Publikowanie i subskrybowanie tematów w wielu klastrach przy użyciu nakładających się klastrów. Tej techniki można używać tak długo, jak długo obszary tematów w klastrach nie pokrywają się.

Definiowanie tematów klastra

Dodawanie menedżera kolejek produktu IBM WebSphere MQ 7 lub nowszego do istniejących obszarów tematów produktu IBM WebSphere MQ 6

Rozszerz istniejący system publikowania/subskrypcji produktu IBM WebSphere MQ 6, aby współdziałać z menedżerem kolejek produktu IBM WebSphere MQ 7 lub nowszego, współużytkowaniem tych samych obszarów tematów.

Zanim rozpoczniesz

Istnieje już istniejący system publikowania/subskrypcji produktu IBM WebSphere MQ 6.

Produkt IBM WebSphere MQ 7 lub nowszy został zainstalowany na nowym serwerze i skonfigurowany jest menedżer kolejek.

O tym zadaniu

Użytkownik chce rozszerzyć istniejący system publikowania/subskrypcji produktu IBM WebSphere MQ 6 do pracy z menedżerami kolejek w wersji IBM WebSphere MQ 7 lub nowszej.

Podjęto decyzję o ustabilizowaniu rozwoju systemu publikowania/subskrypcji IBM WebSphere MQ 6, który korzysta z umieszczonego w kolejce interfejsu publikowania/subskrybowania. Użytkownik zamierza dodać rozszerzenia do systemu za pomocą interfejsu MQI produktu IBM WebSphere MQ 7 lub późniejszego. Nie masz już żadnych planów na przepisanie kolejkowanych aplikacji publikowania/subskrypcji.

Planowane jest zaktualizowanie menedżerów kolejek produktu IBM WebSphere MQ 6 do produktu IBM WebSphere MQ 7 lub nowszego w przyszłości. Na razie nadal uruchamiasz istniejące w kolejce aplikacje publikowania/subskrypcji w menedżerach kolejek produktu IBM WebSphere MQ 7 lub nowszych.

Procedura

1. Utwórz jeden zestaw kanałów wysyłających nadawcę, aby połączyć menedżer kolejek w wersji 7 lub nowszej z jednym z menedżerów kolejek produktu IBM WebSphere MQ 6 w obu kierunkach.
2. Utwórz dwie kolejki transmisji z nazwami docelowych menedżerów kolejek. Jeśli z jakiegoś powodu nie można użyć nazwy docelowego menedżera kolejek jako nazwy kolejki transmisji, należy użyć aliasów menedżera kolejek.
3. Skonfiguruj kolejki transmisji, aby wyzwolić kanały nadawcze.
4. Jeśli system publikowania/subskrypcji produktu IBM WebSphere MQ 6 korzysta ze strumieni, należy dodać strumienie do menedżera kolejek w wersji 7 lub nowszej, zgodnie z opisem w sekcji [“Dodawanie strumienia”](#) na stronie 409.
5. Sprawdź, czy w wersji 7 lub nowszej menedżer kolejek **PSMODE** jest ustawiony na wartość **ENABLE(WŁĄCZ)**.
6. Zmień jego atrybut **PARENT** tak, aby odwoływał się do jednego z menedżerów kolejek produktu IBM WebSphere MQ 6.
7. Sprawdź status relacji nadrzędny-podrzędny między menedżerami kolejek jest aktywny w obu kierunkach.

Co dalej

Po zakończeniu zadania zarówno produkt IBM WebSphere MQ 6, jak i menedżer kolejek produktu IBM WebSphere MQ 7 lub nowszy współużytkowały te same obszary tematów. Na przykład można wykonać wszystkie poniższe zadania.

- Wymiana publikacji i subskrypcji między IBM WebSphere MQ 6 a IBM WebSphere MQ 7 lub późniejszymi menedżerami kolejek.
- Uruchom istniejące programy publikowania/subskrypcji produktu IBM WebSphere MQ 6 w menedżerze kolejek produktu IBM WebSphere MQ 7 lub nowszego.
- Wyświetl i zmodyfikuj obszar tematu w menedżerze kolejek produktu IBM WebSphere MQ 6 lub IBM WebSphere MQ 7 lub nowszej.
- Napisz IBM WebSphere MQ 7 lub później aplikacje publikowania/subskrypcji i uruchom je w menedżerze kolejek produktu IBM WebSphere MQ 7 lub nowszego.
- Tworzenie nowych publikacji i subskrypcji przy użyciu aplikacji IBM WebSphere MQ 7 lub nowszych oraz wymiana ich z aplikacjami produktu IBM WebSphere MQ 6.

Pojęcia pokrewne

[Rozproszone sieci publikowania/subskrypcji](#)

[Obszary tematów](#)

Zadania pokrewne

[Tworzenie pojedynczego obszaru tematu w klastrze publikowania/subskrypcji](#)

Skaluj system publikowania/subskrypcji, który ma być uruchamiany w wielu menedżerach kolejek. Klaster publikowania/subskrybowania umożliwia udostępnianie każdemu publikatorowi i subskrybentowi pojedynczego identycznego obszaru tematu.

Łączenie obszarów tematów z wieloma klastrami

Utwórz obszary tematów, które obejmują wiele klastrów. Opublikuj temat w jednym klastrze i zasubskrybuj go w innym klastrze.

Łączenie i izolowanie obszarów tematów w wielu klastrach

Należy wyizolować niektóre obszary tematów do konkretnego klastra i połączyć inne obszary tematów w celu udostępnienia ich we wszystkich połączonych klastrach.

Publikowanie i subskrybowanie obszarów tematów w wielu klastrach

Publikowanie i subskrybowanie tematów w wielu klastrach przy użyciu nakładających się klastrów. Tej techniki można używać tak długo, jak długo obszary tematów w klastrach nie pokrywają się.

Definiowanie tematów klastra

Łączenie obszarów tematów z wieloma klastrami

Utwórz obszary tematów, które obejmują wiele klastrów. Opublikuj temat w jednym klastrze i zasubskrybuj go w innym klastrze.

Zanim rozpocznie


W przypadku tego zadania założono, że istnieją klastry bezpośredniego publikowania/subskrypcji kierowanego przez użytkownika, a użytkownik chce propagować niektóre tematy dotyczące klastrów do wszystkich klastrów.

Uwaga: Nie można tego zrobić dla klastrów publikowania/subskrypcji kierowanych przez hosty tematów.

O tym zadaniu

Aby propagować publikacje z jednego klastra do innego, należy dołączyć do klastrów razem w hierarchii. Patrz sekcja Rysunek 67 na stronie 424. Połączenia hierarchiczne propagują subskrypcje i publikacje między połączonymi menedżerami kolejek, a klastry propagują tematy klastra w obrębie każdego klastra, ale nie między klastrami.

Połączenie tych dwóch mechanizmów propaguje tematy klastra między wszystkimi klastrami. Konieczne jest powtórzenie definicji tematów klastra w każdym klastrze.



Rysunek 67. Łączenie klastrów przy użyciu hierarchii

Poniższe kroki łączą klastry w hierarchię.

Procedura

1. Utwórz dwa zestawy kanałów odbiorczych nadawczych w celu połączenia produktów QM3 i QM4 oraz QM3 i QM7 w obu kierunkach. Aby połączyć hierarchię, należy użyć tradycyjnych kanałów odbiorczych i kolejek nadawczych, a nie klastra.
2. Utwórz trzy kolejki transmisji z nazwami docelowych menedżerów kolejek. Jeśli z jakiegoś powodu nie można użyć nazwy docelowego menedżera kolejek jako nazwy kolejki transmisji, należy użyć aliasów menedżera kolejek.
3. Skonfiguruj kolejki transmisji, aby wyzwolić kanały nadawcze.
4. Sprawdź **PSMODE**, QM3, QM4 i QM7, aby ustawić wartość ENABLE (WŁĄCZ).
5. Alter the **PARENT** attribute of QM4 and QM7 to QM3.
6. Sprawdź status relacji nadrzędny-podrzędny między menedżerami kolejek jest aktywny w obu kierunkach.
7. Utwórz temat administracyjny USA przy użyciu atrybutu **CLUSTER** (' CLUSTER 1 '), **CLUSTER** (' CLUSTER 2 ') i **CLUSTER** (' CLUSTER 3 ') na każdym z trzech menedżerów kolejek hostów tematów klastra w klastrach 1, 2 i 3. Host tematu klastra nie musi być hierarchicznie połączonym menedżerem kolejek.

Co dalej

Użytkownik może teraz publikować lub subskrybować temat klastra USA w [Rysunek 67](#) na stronie 424. Subskrypcje publikacji są dostępne dla publikatorów i subskrybentów we wszystkich trzech klastrach.

Założmy, że program USA nie został utworzony jako temat klastra w innych klastrach. Jeśli produkt USA jest zdefiniowany tylko w systemie QM7, publikacje i subskrypcje produktu USA są wymieniane między QM7, QM8, QM9 i QM3. Publikatory i subskrybenci działający w systemach QM7, QM8 i QM9 dziedziczą

atrybuty tematu administracyjnego USA. Publikatorzy i subskrybenci w produkcie QM3 dziedziczą atrybuty produktu SYSTEM.BASE.TOPIC w systemie QM3.

Patrz także [“Łączenie i izolowanie obszarów tematów w wielu klastrach”](#) na stronie 425.

Pojęcia pokrewne

[Rozproszone sieci publikowania/subskrypcji](#)

[Obszary tematów](#)

Zadania pokrewne

[Tworzenie pojedynczego obszaru tematu w klastrze publikowania/subskrypcji](#)

Skaluj system publikowania/subskrypcji, który ma być uruchamiany w wielu menedżerach kolejek.

Klaster publikowania/subskrybowania umożliwia udostępnianie każdemu publikatorowi i subskrybentowi pojedynczego identycznego obszaru tematu.

[Dodawanie menedżera kolejek produktu IBM WebSphere MQ 7 lub nowszego do istniejących obszarów tematów produktu IBM WebSphere MQ 6](#)

Rozszerz istniejący system publikowania/subskrypcji produktu IBM WebSphere MQ 6, aby współdziałać z menedżerem kolejek produktu IBM WebSphere MQ 7 lub nowszego, współużytkowaniem tych samych obszarów tematów.

[Łączenie i izolowanie obszarów tematów w wielu klastrach](#)

Należy wyizolować niektóre obszary tematów do konkretnego klastra i połączyć inne obszary tematów w celu udostępnienia ich we wszystkich połączonych klastrach.

[Publikowanie i subskrybowanie obszarów tematów w wielu klastrach](#)

Publikowanie i subskrybowanie tematów w wielu klastrach przy użyciu nakładających się klastrów. Tej techniki można używać tak długo, jak długo obszary tematów w klastrach nie pokrywają się.

[Definiowanie tematów klastra](#)

Łączenie i izolowanie obszarów tematów w wielu klastrach

Należy wyizolować niektóre obszary tematów do konkretnego klastra i połączyć inne obszary tematów w celu udostępnienia ich we wszystkich połączonych klastrach.


Zanim rozpoczniesz

Zapoznaj się z tematem [“Łączenie obszarów tematów z wieloma klastrami”](#) na stronie 423. Może to być wystarczające dla potrzeb użytkownika, bez dodawania dodatkowego menedżera kolejek jako mostu.

Uwaga: To zadanie można wykonać tylko przy użyciu klastrów bezpośredniego publikowania/subskrypcji subskrybowanych. Nie można tego zrobić za pomocą klastrów kierowanych przez hosty tematów.

O tym zadaniu

Potencjalną poprawą topologii widocznej w produkcie [Rysunek 67 na stronie 424](#) w produkcie [“Łączenie obszarów tematów z wieloma klastrami”](#) na stronie 423 jest izolowanie tematów klastra, które nie są współużytkowane przez wszystkie klastry. Izoluj klastry, tworząc menedżer kolejek pomostowych, który nie znajduje się w żadnym z klastrów; patrz [Rysunek 68 na stronie 426](#). Menedżer kolejek pomostowych służy do filtrowania, które publikacje i subskrypcje mogą przepływać z jednego klastra do innego.



Rysunek 68. Zmostkowane klastry

Użyj mostu, aby zlokalizować tematy klastra, które nie mają być prezentowane przez most w innych klastrach. W produkcie Rysunek 68 na stronie 426 USA jest tematem klastra współużytkowanym we wszystkich klastrach, a Atlanta, New York i Washington są tematami klastra, które są współużytkowane tylko w jednym klastrze.

Modeluj konfigurację, wykonując następującą procedurę:

Procedura

1. Zmodyfikuj wszystkie obiekty tematów produktu SYSTEM.BASE.TOPIC tak, aby miały one **SUBSCOPE** (QMGR) i **PUBSCOPE** (QMGR) we wszystkich menedżerach kolejek.
 Żadne tematy (nawet tematy dotyczące klastrów) nie są propagowane do innych menedżerów kolejek, chyba że zostanie jawnie ustawiony parametr **SUBSCOPE** (ALL) i **PUBSCOPE** (ALL) w temacie głównym tematów dotyczących klastrów.
2. Zdefiniuj tematy w trzech menedżerach kolejek hostów tematów klastra, które mają być współużytkowane w każdym klastrze z atrybutami **CLUSTER** (nazwa_klastra), **SUBSCOPE** (WSZYSTKIE) i **PUBSCOPE** (ALL).
 Jeśli niektóre tematy klastra mają być współużytkowane przez wszystkie klastry, należy zdefiniować ten sam temat w każdym klastrze. Jako atrybutu klastra należy użyć nazwy klastra każdego klastra.
3. W przypadku tematów klastra, które mają być współużytkowane przez wszystkie klastry, należy ponownie zdefiniować tematy w menedżerze kolejek mostu (QM10) z atrybutami **SUBSCOPE** (ALL) i **PUBSCOPE** (ALL).

Przykład

W przykładzie w programie [Rysunek 68](#) na stronie [426](#) tylko tematy dziedziczące z produktu USA są propagowane między wszystkimi trzema klastrami.

Co dalej

Subskrypcje tematów zdefiniowanych w menedżerze kolejek mostu z programem **SUBSCOPE** (ALL) i **PUBSCOPE** (ALL) są propagowane między klastrami.

Subskrypcje tematów zdefiniowanych w każdym klastrze z atrybutami **CLUSTER** (*nazwa_klastra*), **SUBSCOPE** (WSZYSTKIE) i **PUBSCOPE** (ALL) są propagowane w obrębie każdego klastra.

Wszystkie inne subskrypcje są lokalne w stosunku do menedżera kolejek.

Pojęcia pokrewne

[Rozproszone sieci publikowania/subskrypcji](#)

[Obszary tematów](#)

[Zasięg publikacji](#)

[Zasięg subskrypcji](#)

Zadania pokrewne

[Tworzenie pojedynczego obszaru tematu w klastrze publikowania/subskrypcji](#)

Skaluj system publikowania/subskrypcji, który ma być uruchamiany w wielu menedżerach kolejek.

Klaster publikowania/subskrybowania umożliwia udostępnianie każdemu publikatorowi i subskrybentowi pojedynczego identycznego obszaru tematu.

[Dodawanie menedżera kolejek produktu IBM WebSphere MQ 7 lub nowszego do istniejących obszarów tematów produktu IBM WebSphere MQ 6](#)

Rozszerz istniejący system publikowania/subskrypcji produktu IBM WebSphere MQ 6 , aby współdziałać z menedżerem kolejek produktu IBM WebSphere MQ 7 lub nowszego, współużytkowaniem tych samych obszarów tematów.

[Łączenie obszarów tematów z wieloma klastrami](#)

Utwórz obszary tematów, które obejmują wiele klastrów. Opublikuj temat w jednym klastrze i zasubskrybuj go w innym klastrze.

Publikowanie i subskrybowanie obszarów tematów w wielu klastrach

Publikowanie i subskrybowanie tematów w wielu klastrach przy użyciu nakładających się klastrów. Tej techniki można używać tak długo, jak długo obszary tematów w klastrach nie pokrywają się.

[Definiowanie tematów klastra](#)

Publikowanie i subskrybowanie obszarów tematów w wielu klastrach

Publikowanie i subskrybowanie tematów w wielu klastrach przy użyciu nakładających się klastrów. Tej techniki można używać tak długo, jak długo obszary tematów w klastrach nie pokrywają się.

Zanim rozpoczniesz

Utwórz wiele tradycyjnych klastrów z niektórymi menedżerami kolejek w międzysekcjach między klastrami.

O tym zadaniu


Możliwe, że użytkownik zdecydował się na nakładanie się klastrów z różnych przyczyn.

1. Użytkownik ma ograniczoną liczbę serwerów wysokiej dostępności lub menedżerów kolejek.
Użytkownik decyduje się na wdrożenie wszystkich repozytoriów klastra i hostów tematów klastra.
2. Istnieją tradycyjne klastry menedżerów kolejek, które są połączone za pomocą menedżerów kolejek bramy. Wymagane jest wdrożenie aplikacji publikowania/subskrypcji w tej samej topologii klastra.
3. Istnieje kilka samodzielnych aplikacji publikowania/subskrypcji. Ze względu na wydajność lepiej jest, aby klastry publikowania/subskrybowania były małe i oddzielone od tradycyjnych klastrów.
Zdecydowałeś się wdrożyć aplikacje w różnych klastrach. Jednak użytkownik chce również

monitorować wszystkie aplikacje publikowania/subskrypcji w jednym menedźerze kolejek, ponieważ licencjonowana jest tylko jedna kopia aplikacji monitorujących. Ten menedźer kolejek musi mieć dostęp do publikacji w tematach dotyczących klastrów we wszystkich klastrach.

Upewniając się, że tematy są zdefiniowane w nienakładających się obszarach tematów, można wdrożyć tematy w celu nakładania się klastrów publikowania/subskrybowania, patrz sekcja [Rysunek 69 na stronie 428](#). Jeśli przestrzenie tematów nakładają się, wdrażanie do nakładających się klastrów prowadzi do problemów.

Ponieważ klastry publikowania/subskrybowania nakładają się na siebie, można publikować i subskrybować dowolne obszary tematów przy użyciu menedźerów kolejek w nakładaniu się.



Rysunek 69. Nakładające się klastry, nienakładające się obszary tematów

Procedura

Należy utworzyć sposób zapewnienia, aby obszary tematów nie nakładały się.

Na przykład można zdefiniować unikalny temat główny dla każdego obszaru tematu. Ustaw tematy dotyczące klastra tematów głównych.

- a) DEFINE TOPIC(B) TOPICSTR('B') CLUSTER('CLUSTER 1') ...
- b) DEFINE TOPIC(C) TOPICSTR('C') CLUSTER('CLUSTER 2') ...

Przykład

W produkcie [Rysunek 69 na stronie 428](#) publikatory i subskrybent połączone z produktem QM3 mogą publikować lub subskrybować produkty T_B lub T_C .

Co dalej

Połącz publikatorów i subskrybentów, którzy używają tematów w obu klastrach, do menedźerów kolejek w nakładaniu się.

Połącz publikatory i subskrybenty, które muszą używać tylko tematów w konkretnym klastrze do menedźerów kolejek, których nie nakładają się na siebie.

Pojęcia pokrewne

[Rozproszone sieci publikowania/subskrypcji](#)

[Obszary tematów](#)

Zadania pokrewne

[Tworzenie pojedynczego obszaru tematu w klastrze publikowania/subskrypcji](#)

Skaluj system publikowania/subskrypcji, który ma być uruchamiany w wielu menedżerach kolejek. Klaster publikowania/subskrybowania umożliwia udostępnianie każdemu publikatorowi i subskrybentowi pojedynczego identycznego obszaru tematu.

Dodawanie menedżera kolejek produktu IBM WebSphere MQ 7 lub nowszego do istniejących obszarów tematów produktu IBM WebSphere MQ 6

Rozszerz istniejący system publikowania/subskrypcji produktu IBM WebSphere MQ 6, aby współdziałać z menedżerem kolejek produktu IBM WebSphere MQ 7 lub nowszego, współużytkowaniem tych samych obszarów tematów.

Łączenie obszarów tematów z wieloma klastrami

Utwórz obszary tematów, które obejmują wiele klastrów. Opublikuj temat w jednym klastrze i zasubskrybuj go w innym klastrze.

Łączenie i izolowanie obszarów tematów w wielu klastrach

Należy wyizolować niektóre obszary tematów do konkretnego klastra i połączyć inne obszary tematów w celu udostępnienia ich we wszystkich połączonych klastrach.

Definiowanie tematów klastra

Łączenie menedżera kolejek z hierarchią publikowania/subskrypcji

Podrzędny menedżer kolejek jest połączony z nadrzędnym menedżerem kolejek w hierarchii. Jeśli podrzędny menedżer kolejek jest już elementem innej hierarchii lub klastra, to połączenie łączy hierarchie ze sobą lub łączy klaster z hierarchią.

Zanim rozpoczniesz

1. Menedżery kolejek w hierarchii publikowania/subskrypcji muszą mieć unikalne nazwy menedżerów kolejek.
2. Hierarchia publikowania/subskrypcji opiera się na funkcji menedżera kolejek "umieszczonego w kolejce publikowania/subskrypcji". Ta opcja musi być włączona zarówno w nadrzędnym, jak i w podrzędnym menedżerze kolejek. Patrz "[Uruchamianie publikowania/subskrybowania w kolejce](#)" na stronie 408.
3. Relacja publikowania/subskrypcji opiera się na kanałach nadawczych i odbiorczych menedżera kolejek. Istnieją dwa sposoby ustanawiania kanałów:
 - Dodaj zarówno nadrzędne, jak i podrzędne menedżery kolejek do klastra IBM MQ. Patrz "[Dodawanie menedżera kolejek do klastra](#)" na stronie 305.
 - Ustanawianie pary kanału nadawcy/odbiorczego z podrzędnego menedżera kolejek do nadrzędnego i z nadrzędnego do podrzędnego. Każdy kanał musi używać kolejki transmisji o takiej samej nazwie jak docelowy menedżer kolejek lub aliasu menedżera kolejek o takiej samej nazwie jak docelowy menedżer kolejek. Więcej informacji na temat nawiązywania połączenia między punktami zawiera sekcja "[Techniki kolejkowania rozproszonego IBM MQ](#)" na stronie 182.

Przykłady konfigurowania hierarchii dla każdego typu konfiguracji kanału można znaleźć w następującym zestawie scenariuszy hierarchii publikowania/subskrypcji:

- [Scenariusz 1: Używanie kanałów połączenia punkt z punktem z aliasem nazwy menedżera kolejek](#)
- [Scenariusz 2: używanie kanałów typu punkt z punktem o takiej samej nazwie dla kolejki transmisji i zdalnego menedżera kolejek](#)
- [Scenariusz 3: Dodawanie menedżera kolejek za pomocą kanału klastra](#)

O tym zadaniu

Użyj komendy ALTER QMGR PARENT (*PARENT_NAME*) **runmqsc**, aby połączyć elementy potomne z elementami macierzystymi. Ta konfiguracja jest wykonywana w podrzędnym menedżerze kolejek, gdzie *NAZWA_NADRZĘDNA* jest nazwą nadrzędnego menedżera kolejek.

Procedura

ALTER QMGR PARENT (NAZWA_NADRZĘDNA)

Przykład

W pierwszym przykładzie przedstawiono sposób podłączenia menedżera kolejek QM2 jako elementu potomnego menedżera kolejek QM1, a następnie zapytania QM2 w celu potwierdzenia, że menedżer kolejek pomyślnie stał się elementem potomnym z atrybutem **STATUS** o wartości ACTIVE:

```
C:>runmqsc QM2
5724-H72 (C) Copyright IBM Corp. 1994, 2024. ALL RIGHTS RESERVED.
Starting MQSC for queue manager QM2
alter qmgr parent(QM1)
  1 : alter qmgr parent(QM1)
AMQ8005: IBM MQ queue manager changed.
display pubsub all
  2 : display pubsub all
AMQ8723: Display pub/sub status details.
      QMNAME(QM2)                TYPE(LOCAL)
      STATUS(ACTIVE)
AMQ8723: Display pub/sub status details.
      QMNAME(QM1)                TYPE(PARENT)
      STATUS(ACTIVE)
```

Następny przykład przedstawia wynik zapytania QM1 o jego połączenia:

```
C:\Documents and Settings\Admin>runmqsc QM1
5724-H72 (C) Copyright IBM Corp. 1994, 2024. ALL RIGHTS RESERVED.
Starting MQSC for queue manager QM1.
display pubsub all
  2 : display pubsub all
AMQ8723: Display pub/sub status details.
      QMNAME(QM1)                TYPE(LOCAL)
      STATUS(ACTIVE)
AMQ8723: Display pub/sub status details.
      QMNAME(QM2)                TYPE(CHILD)
      STATUS(ACTIVE)
```

Jeśli parametr **STATUS** nie jest wyświetlany jako ACTIVE, sprawdź, czy kanały między elementem podrzędnym a nadrzędnym są poprawnie skonfigurowane i uruchomione. Sprawdź, czy w obu dziennikach błędów menedżera kolejek nie ma błędów.

Co dalej

Domyślnie tematy używane przez publikatory i subskrybenty w jednym menedżerze kolejek są współużytkowane z publikatorami i subskrybentami w innych menedżerach kolejek w hierarchii. Tematy administrowane można skonfigurować w taki sposób, aby kontrolować poziom współużytkowania za pomocą właściwości tematu **SUBSCOPE** i **PUBSCOPE**. Patrz [“Konfigurowanie rozproszonych sieci publikowania/subskrypcji” na stronie 412.](#)

Pojęcia pokrewne

[Łączenie zasięgów publikacji i subskrypcji](#)

Począwszy od produktu IBM WebSphere MQ 7.0, zakres publikacji i subskrypcji działa niezależnie, aby określić przepływ publikacji między menedżerami kolejek.

[Łączenie obszarów tematów w sieciach publikowania/subskrypcji](#)

Połącz obszar tematu menedżera kolejek z innymi menedżerami kolejek w klastrze publikowania/subskrypcji lub hierarchii. Łączenie klastrów publikowania/subskrybowania oraz klastry publikowania/subskrybowania z hierarchiami.

[Strumienie i tematy](#)

[Przesyłanie komunikatów w trybie publikowania/subskrypcji](#)

Zadania pokrewne

[Konfigurowanie klastra publikowania/subskrypcji](#)

Zdefiniuj temat w menedżerze kolejek. Aby temat był tematem klastra, należy ustawić właściwość **CLUSTER**. Aby wybrać kierowanie do publikacji i subskrypcji dla tego tematu, należy ustawić właściwość **CLROUTE**.

Przenoszenie definicji tematu klastra do innego menedżera kolejek

W przypadku klastrów kierowanych albo kierowanych przez hosty bezpośrednio, konieczne może być przeniesienie definicji tematu klastra w przypadku wycofania z eksploatacji menedżera kolejek lub ponieważ menedżer kolejek klastra uległ awarii lub jest niedostępny przez znaczący okres.

Dodawanie dodatkowych hostów tematów do klastra kierowanego tematem

W klastrze publikowania/subskrybowania udostępnionym przez hosta tematów można użyć wielu menedżerów kolejek do kierowania publikacji do subskrypcji, definiując ten sam grupowany obiekt tematu w tych menedżerach kolejek. Może to być używane w celu zwiększenia dostępności i równoważenia obciążenia. Po dodaniu dodatkowego hosta tematu dla tego samego obiektu tematu klastra można użyć parametru **PUB** do sterowania, kiedy publikacje zaczynają być kierowane przez nowy host tematu.

Odtwarzanie menedżera kolejek od hierarchii publikowania/subskrypcji

Rozłącz podrzędny menedżer kolejek z nadrzędnym menedżerem kolejek w hierarchii publikowania/subskrypcji.

Odsyłacze pokrewne

WYŚWIETL PUBSUB

Odtwarzanie menedżera kolejek od hierarchii publikowania/subskrypcji

Rozłącz podrzędny menedżer kolejek z nadrzędnym menedżerem kolejek w hierarchii publikowania/subskrypcji.

O tym zadaniu

Komenda **ALTER QMGR** umożliwia rozłączenie menedżera kolejek z hierarchią brokera. Menedżer kolejek można rozłączyć w dowolnej kolejności w dowolnym momencie.

Odpowiednie żądanie aktualizacji elementu nadrzędnego jest wysyłane, gdy połączenie między menedżerami kolejek jest uruchomione.

Procedura

```
ALTER QMGR PARENT( ' ')
```

Przykład

```
C:\Documents and Settings\Admin>runmqsc QM2
5724-H72 (C) Copyright IBM Corp. 1994, 2024. ALL RIGHTS RESERVED.
Starting MQSC for queue manager QM2.
  1 : alter qmgr parent(' ')
AMQ8005: IBM MQ queue manager changed.
  2 : display pubsub type(child)
AMQ8147: IBM MQ object not found.
display pubsub type(parent)
  3 : display pubsub type(parent)
AMQ8147: IBM MQ object not found.
```

Co dalej

Można usunąć dowolne strumienie, kolejki i ręcznie zdefiniowane kanały, które nie są już potrzebne.

Pojęcia pokrewne

Łączenie zasięgów publikacji i subskrypcji

Począwszy od produktu IBM WebSphere MQ 7.0, zakres publikacji i subskrypcji działa niezależnie, aby określić przepływ publikacji między menedżerami kolejek.

Łączenie obszarów tematów w sieciach publikowania/subskrypcji

Połącz obszar tematu menedżera kolejek z innymi menedżerami kolejek w klastrze publikowania/subskrypcji lub hierarchii. Łączenie klastrów publikowania/subskrybowania oraz klastry publikowania/subskrybowania z hierarchiami.

Zadania pokrewne

Konfigurowanie klastra publikowania/subskrypcji

Zdefiniuj temat w menedżerze kolejek. Aby temat był tematem klastra, należy ustawić właściwość **CLUSTER**. Aby wybrać kierowanie do publikacji i subskrypcji dla tego tematu, należy ustawić właściwość **CLROUTE**.

Przenoszenie definicji tematu klastra do innego menedżera kolejek

W przypadku klastrów kierowanych albo kierowanych przez hosty bezpośrednie, konieczne może być przeniesienie definicji tematu klastra w przypadku wycofania z eksploatacji menedżera kolejek lub ponieważ menedżer kolejek klastra uległ awarii lub jest niedostępny przez znaczący okres.

Dodawanie dodatkowych hostów tematów do klastra kierowanego tematem

W klastrze publikowania/subskrybowania udostępnionym przez hosta tematów można użyć wielu menedżerów kolejek do kierowania publikacji do subskrypcji, definiując ten sam grupowany obiekt tematu w tych menedżerach kolejek. Może to być używane w celu zwiększenia dostępności i równoważenia obciążenia. Po dodaniu dodatkowego hosta tematu dla tego samego obiektu tematu klastra można użyć parametru **PUB** do sterowania, kiedy publikacje zaczynają być kierowane przez nowy host tematu.

Łączenie menedżera kolejek z hierarchią publikowania/subskrypcji

Podrzędny menedżer kolejek jest połączony z nadrzędnym menedżerem kolejek w hierarchii. Jeśli podrzędny menedżer kolejek jest już elementem innej hierarchii lub klastra, to połączenie łączy hierarchie ze sobą lub łączy klastr z hierarchią.

ULW

Konfigurowanie wielu instalacji

W przypadku korzystania z wielu instalacji w tym samym systemie należy skonfigurować instalacje i menedżery kolejek.

O tym zadaniu

Te informacje mają zastosowanie do produktu UNIX, Linux, and Windows.

Procedura

- Aby skonfigurować instalacje, należy skorzystać z poniższych odsyłaczy:
 - [“Zmiana instalacji podstawowej” na stronie 442](#)
 - [“Tworzenie powiązania menedżera kolejek z instalacją” na stronie 443](#)
 - [“Łączenie aplikacji w środowisku z wieloma instalowaniami” na stronie 432](#)

ULW

Łączenie aplikacji w środowisku z wieloma instalowaniami

W systemach UNIX, Linux, and Windows, jeśli są ładowane biblioteki IBM WebSphere MQ 7.1 lub nowsze, produkt IBM MQ automatycznie korzysta z odpowiednich bibliotek bez konieczności podejmowania dalszych działań. Produkt IBM MQ używa bibliotek z instalacji powiązanej z menedżerem kolejek, z którym łączy się aplikacja.

W celu wyjaśnienia sposobu, w jaki aplikacje łączą się z produktem IBM MQ, używane są następujące pojęcia:

Łączenie

Gdy aplikacja jest kompilowana, aplikacja jest połączona z bibliotekami produktu IBM MQ w celu uzyskania eksportów funkcji, które są następnie ładowane podczas działania aplikacji.

Ładowanie

Po uruchomieniu aplikacji biblioteki produktu IBM MQ są umieszczane i ładowane. Konkretny mechanizm używany do znajdowania bibliotek jest różny w zależności od systemu operacyjnego i sposobu budowania aplikacji. Więcej informacji na temat lokalizowania i ładowania bibliotek w środowisku z wieloma instalacją zawiera sekcja [“Ładowanie bibliotek produktu IBM MQ”](#) na stronie 435.


Łączenie

Gdy aplikacja łączy się z uruchomionym menedżerem kolejek, na przykład za pomocą wywołania MQCONN lub MQCONNX, łączy się za pomocą załadowanych bibliotek produktu IBM MQ.

Gdy aplikacja serwera łączy się z menedżerem kolejek, ładowane biblioteki muszą pochodzić z instalacji powiązanej z menedżerem kolejek. W przypadku wielu instalacji w systemie ograniczenie to wprowadza nowe wyzwania przy wyborze mechanizmu używanego przez system operacyjny do znajdowania bibliotek produktu IBM MQ w celu załadowania:

- Gdy komenda **setmqm** jest używana do zmiany instalacji powiązanej z menedżerem kolejek, biblioteki, które muszą zostać załadowane, zmieniają się.
- Gdy aplikacja łączy się z wieloma menedżerami kolejek, które należą do różnych instalacji, należy załadować wiele zestawów bibliotek.

Jeśli jednak produkt IBM WebSphere MQ 7.1 lub jego nowsza wersja zostanie zlokalizowana i załadowana, program IBM MQ ładuje i używa odpowiednich bibliotek bez potrzeby podejmowania dalszych działań. Gdy aplikacja łączy się z menedżerem kolejek, program IBM MQ ładuje biblioteki z instalacji, z którą jest powiązany menedżer kolejek.



Rysunek 70. Łączenie aplikacji w środowisku z wieloma instalowaniami

Na przykład w programie [Rysunek 70](#) na stronie 433 jest wyświetlane wiele środowisk instalacyjnych z instalacją produktu IBM WebSphere MQ 7.0.1 (Installation0) oraz IBM WebSphere MQ 7.1 (Installation1). Dwie aplikacje są połączone z tymi instalacjami, ale ładują różne wersje bibliotek.

Produkt Application 1 łączy bezpośrednio bibliotekę produktu IBM WebSphere MQ 7.0.1 . Gdy program application 1 łączy się z serwerem QM2, używane są biblioteki produktu IBM WebSphere MQ 7.0.1 . Jeśli program application 1 podejmie próbę nawiązania połączenia z serwerem QM1 lub jeśli produkt QM2 jest powiązany z produktem Installation1, produkt application 1 nie powiedzie się i zostanie zgłoszony błąd 2059 (080B) (RC2059): MQRC_Q_MGR_NOT_AVAILABLE . Aplikacja nie powiedziała się, ponieważ biblioteka IBM WebSphere MQ 7.0.1 nie może załadować innych wersji biblioteki. Oznacza to, że jeśli biblioteki produktu IBM WebSphere MQ 7.0.1 są ładowane bezpośrednio, nie można użyć menedżera kolejek powiązanego z instalacją w nowszej wersji produktu IBM MQ.

Produkt Application 2 łączy bezpośrednio bibliotekę produktu IBM WebSphere MQ 7.1 . Gdy program application 2 łączy się z serwerem QM2, biblioteka IBM WebSphere MQ 7.1 łączy i używa biblioteki IBM WebSphere MQ 7.0.1 . Jeśli program application 2 łączy się z produktem QM1 lub jeśli program QM2 jest powiązany z produktem Installation1, biblioteka IBM WebSphere MQ 7.1 jest ładowana, a aplikacja działa zgodnie z oczekiwaniami.

Scenariusze migracji i połączenia aplikacji z wieloma instalacjami są bardziej szczegółowo opisane w sekcji [współistnienie menedżera kolejek z wieloma instalacjami w produkcie UNIX, Linux, and Windows](#).

Więcej informacji na temat ładowania bibliotek produktu IBM WebSphere MQ 7.1 zawiera sekcja [“Ładowanie bibliotek produktu IBM MQ” na stronie 435](#).

Wsparcie i ograniczenia

Jeśli którekolwiek z poniższych IBM WebSphere MQ 7.1 lub później biblioteki są zlokalizowane i załadowane, program IBM MQ może automatycznie załadować i używać odpowiednich bibliotek:

- Biblioteki serwera C
- Biblioteki serwera C++
- Biblioteki serwera XA
- Biblioteki serwera COBOL
- Biblioteki serwera COM +
- .NET w trybie niezarządzanym

Produkt IBM MQ również automatycznie łączy i używa odpowiednich bibliotek dla aplikacji Java i JMS w trybie powiązań.

Istnieje wiele ograniczeń dla aplikacji korzystających z wielu instalacji. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [“Ograniczenia dotyczące aplikacji korzystających z wielu instalacji” na stronie 438](#).

Pojęcia pokrewne

[“Ograniczenia dotyczące aplikacji korzystających z wielu instalacji” na stronie 438](#)

Istnieją ograniczenia dotyczące używania bibliotek serwera CICS , szybkich połączeń ścieżek, uchwytów komunikatów i wyjść w środowisku wielu instalacji.

[“Ładowanie bibliotek produktu IBM MQ” na stronie 435](#)

Decydując się na sposób ładowania bibliotek produktu IBM MQ , należy wziąć pod uwagę szereg czynników, w tym: środowisko, czy można zmienić istniejące aplikacje, czy ma być zainstalowana podstawowa instalacja, w której zainstalowano produkt IBM MQ , oraz czy lokalizacja produktu IBM MQ może się zmienić.

Zadania pokrewne

[Wybór instalacji podstawowej](#)

[“Zmiana instalacji podstawowej” na stronie 442](#)

Aby ustawić lub usunąć instalację jako instalacji podstawowej, można użyć komendy **setmqinst** .

[“Tworzenie powiązania menedżera kolejek z instalacją” na stronie 443](#)

Po utworzeniu menedżera kolejek jest on automatycznie powiązany z instalacją, która wydała komendę **crtmqm** . W systemie UNIX, Linux, and Windows można zmienić instalację powiązaną z menedżerem kolejek za pomocą komendy **setmqm** .

Decydując się na sposób ładowania bibliotek produktu IBM MQ, należy wziąć pod uwagę szereg czynników, w tym: środowisko, czy można zmienić istniejące aplikacje, czy ma być zainstalowana podstawowa instalacja, w której zainstalowano produkt IBM MQ, oraz czy lokalizacja produktu IBM MQ może się zmienić.

Te informacje mają zastosowanie do produktu IBM WebSphere MQ 7.1 lub nowszej wersji bibliotek.

Sposób, w jaki biblioteki produktu IBM MQ są zlokalizowane i ładowane, zależy od środowiska instalacji:

- W systemach UNIX and Linux, jeśli kopia produktu IBM WebSphere MQ 7.1 lub nowszego jest zainstalowana w położeniu domyślnym, istniejące aplikacje będą nadal działać w taki sam sposób, jak poprzednie wersje. Jeśli jednak aplikacje wymagają dowiązań symbolicznych w produkcie `/usr/lib`, należy wybrać wersję IBM WebSphere MQ 7.1 lub nowszą, instalację jako instalację podstawową lub ręcznie utworzyć dowiązania symboliczne.
- Jeśli produkt IBM WebSphere MQ 7.1 lub nowsza wersja jest zainstalowana w położeniu innym niż domyślne, co ma miejsce w przypadku, gdy zainstalowany jest również produkt IBM WebSphere MQ 7.0.1, może być konieczna zmiana istniejących aplikacji w taki sposób, aby ładowane były poprawne biblioteki.

Sposób, w jaki biblioteki produktu IBM MQ mogą być zlokalizowane i ładowane, zależy również od tego, w jaki sposób wszystkie istniejące aplikacje są skonfigurowane do ładowania bibliotek. Więcej informacji na temat sposobu ładowania bibliotek zawiera sekcja [“Mechanizmy ładowania biblioteki systemu operacyjnego”](#) na stronie 437.

Optymalnie, należy upewnić się, że biblioteka produktu IBM MQ, która jest ładowana przez system operacyjny, jest tą, z którą powiązany jest menedżer kolejek.

Metody ładowania bibliotek produktu IBM MQ różnią się w zależności od platformy, a każda metoda ma korzyści i wady.






Platforma	Opcja	Korzyści	Wady
  Systemy UNIX and Linux	Ustaw lub zmień wbudowaną ścieżkę wyszukiwania środowiska wykonawczego (RPath) aplikacji. Ta opcja wymaga ponownego kompilowania i połączenia aplikacji. Więcej informacji na temat kompilowania i łączenia aplikacji zawiera sekcja Budowanie aplikacji proceduralnej .	<ul style="list-style-type: none"> • Zakres zmiany jest jasny. 	<ul style="list-style-type: none"> • Należy być w stanie zrekompilować i dowiązać aplikację. • Jeśli położenie produktu IBM MQ ulegnie zmianie, należy zmienić ścieżkę RPath.

Tabela 29. Korzyści i wady opcji dla ładowania bibliotek (kontynuacja)

Platforma	Opcja	Korzyści	Wady
Systemy UNIX and Linux	<p>Ustaw zmienną środowiskową <code>LD_LIBRARY_PATH</code>, używając opcji <code>setmqenv</code> lub <code>crtmqenv</code> z opcją <code>-k</code> lub <code>-l</code>.</p> <p>AIX W systemie AIXta zmienna środowiskowa ma wartość <code>LIBPATH</code>.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Nie są wymagane żadne zmiany istniejących aplikacji. Nadpisuje osadzone ścieżki RPaths w aplikacji. Można łatwo zmienić zmienną, jeśli lokalizacja produktu IBM MQ ulegnie zmianie. 	<ul style="list-style-type: none"> Aplikacje <code>setuid</code> i <code>setgid</code> lub aplikacje zbudowane w inny sposób mogą ignorować zmienną <code>LD_LIBRARY_PATH</code> ze względów bezpieczeństwa. Specyficzne dla środowiska, więc należy je ustawić w każdym środowisku, w którym aplikacja jest uruchamiana. Możliwy wpływ na inne aplikacje, które są zależne od zmiennej <code>LD_LIBRARY_PATH</code>. Linux Linux: kompilator używany do budowania aplikacji może wyłączyć użycie zmiennej <code>LD_LIBRARY_PATH</code>. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja Uwagi dotyczące powiązań środowiska wykonawczego dla produktu Linux.
Windows Systemy Windows	<p>Ustaw zmienną <code>PATH</code> za pomocą komendy <code>setmqenv</code> lub <code>crtmqenv</code>.</p>	<ul style="list-style-type: none"> W przypadku istniejących aplikacji nie są wymagane żadne zmiany. Można łatwo zmienić zmienną, jeśli lokalizacja produktu IBM MQ ulegnie zmianie. 	<ul style="list-style-type: none"> Specyficzne dla środowiska, więc należy je ustawić w każdym środowisku, w którym aplikacja jest uruchamiana. Możliwy wpływ na inne aplikacje.

Tabela 29. Korzyści i wady opcji dla ładowania bibliotek (kontynuacja)

Platforma	Opcja	Korzyści	Wady
 Systemy UNIX, Linux, and Windows	Ustaw instalację podstawową na IBM WebSphere MQ 7.1 lub nowszą instalację. Patrz “Zmiana instalacji podstawowej” na stronie 442 . Więcej informacji na temat podstawowej instalacji zawiera sekcja Wybieranie instalacji podstawowej .	<ul style="list-style-type: none"> • W przypadku istniejących aplikacji nie są wymagane żadne zmiany. • Łatwa zmiana instalacji podstawowej w przypadku zmiany położenia produktu IBM MQ . • Daje podobne zachowanie do poprzednich wersji produktu IBM MQ. 	<ul style="list-style-type: none"> • Gdy produkt IBM WebSphere MQ 7.0.1 jest zainstalowany, nie można ustawić instalacji podstawowej na IBM WebSphere MQ 7.1 lub w nowszej wersji. •   UNIX and Linux: nie działa, jeśli <code>/usr/lib</code> nie znajduje się w domyślnej ścieżce wyszukiwania.

Uwagi dotyczące ładowania biblioteki produktu Linux

Linux

Aplikacje skompilowane przy użyciu niektórych wersji gcc, na przykład w wersji 3.2.x, mogą mieć wbudowaną ścieżkę RPath, która nie może zostać przestonięta przy użyciu zmiennej środowiskowej `LD_LIBRARY_PATH`. Za pomocą komendy `readelf -d applicationName` można określić, czy ma ona wpływ na aplikację. Parametr RPath nie może zostać przestonięty, jeśli występuje symbol RPATH, a symbol RUNPATH nie jest obecny.

Uwagi dotyczące ładowania biblioteki produktu Solaris

Solaris

Przykładowe komendy kompilacji w dokumentacji produktu dla poprzednich wersji produktu IBM MQ obejmowały opcje odsyłaczy produktu `-lmqmc` `-lmqmcse`. Odpowiednie wersje tych bibliotek są teraz ładowane automatycznie przez produkt IBM MQ. Jeśli produkt IBM MQ jest zainstalowany w położeniu innym niż domyślne, lub jeśli w systemie istnieje wiele instalacji, należy zaktualizować aplikacje. Aplikacje można aktualizować, rekompilując i łącząc bez opcji odsyłacza `-lmqmc` `-lmqmcse`.

Mechanizmy ładowania biblioteki systemu operacyjnego

W systemach Windows w celu znalezienia bibliotek przeszukiwane są kilka katalogów:

- Katalog, z którego załadowana jest aplikacja.
- Bieżący katalog.
- Katalogi w zmiennej środowiskowej `PATH`, zarówno globalna zmienna `PATH`, jak i zmienna `PATH` bieżącego użytkownika.

Linux

UNIX

W systemach UNIX and Linux istnieje kilka metod, które mogły zostać użyte do zlokalizowania bibliotek do załadowania:

- Korzystanie ze zmiennej środowiskowej `LD_LIBRARY_PATH` (także zmiennej `LIBPATH` w systemie AIX). Jeśli ta zmienna jest ustawiona, definiuje ona zestaw katalogów, które są wyszukiwane w wymaganych bibliotekach produktu IBM MQ. Jeśli w tych katalogach znajdują się jakieś biblioteki, są one używane w preferencjach wszystkich bibliotek, które mogą zostać znalezione przy użyciu innych metod.
- Korzystanie z wbudowanej ścieżki wyszukiwania (RPath). Aplikacja może zawierać zestaw katalogów do wyszukania bibliotek produktu IBM MQ. Jeśli zmienna `LD_LIBRARY_PATH` nie jest ustawiona lub jeśli nie znaleziono wymaganych bibliotek przy użyciu tej zmiennej, przeszukiwana jest ścieżka RPath

dla bibliotek. Jeśli w istniejących aplikacjach używana jest ścieżka RPath, ale nie można ponownie skompilować i dowieźć aplikacji, należy zainstalować produkt IBM WebSphere MQ 7.1 w położeniu domyślnym lub użyć innej metody do znalezienia bibliotek.

- Zostanie użyta domyślna ścieżka do bibliotek. Jeśli biblioteki produktu IBM MQ nie zostaną znalezione po wyszukaniu zmiennej `LD_LIBRARY_PATH` i położenia RPath, przeszukiwana jest domyślna ścieżka do bibliotek. Zwykle ta ścieżka zawiera `/usr/lib` lub `/usr/lib64`. Jeśli biblioteki nie zostaną znalezione po przeszukaniu domyślnej ścieżki bibliotek, uruchomienie aplikacji nie powiedzie się z powodu braku zależności.

Aby sprawdzić, czy aplikacje mają wbudowaną ścieżkę wyszukiwania, można użyć mechanizmów systemu operacyjnego. Na przykład:

-  AIX: `dump`
-  Linux: `readelf`
-  Solaris: `elfdump`

Pojęcia pokrewne

[“Ograniczenia dotyczące aplikacji korzystających z wielu instalacji”](#) na stronie 438

Istnieją ograniczenia dotyczące używania bibliotek serwera CICS, szybkich połączeń ścieżek, uchwytów komunikatów i wyjść w środowisku wielu instalacji.

[“Łączenie aplikacji w środowisku z wieloma instalowaniami”](#) na stronie 432

W systemach UNIX, Linux, and Windows, jeśli są ładowane biblioteki IBM WebSphere MQ 7.1 lub nowsze, produkt IBM MQ automatycznie korzysta z odpowiednich bibliotek bez konieczności podejmowania dalszych działań. Produkt IBM MQ używa bibliotek z instalacji powiązanej z menedżerem kolejek, z którym łączy się aplikacja.

Zadania pokrewne

[Wybór instalacji podstawowej](#)

[“Zmiana instalacji podstawowej”](#) na stronie 442

Aby ustawić lub usunąć instalację jako instalacji podstawowej, można użyć komendy `setmqinst`.

[“Tworzenie powiązania menedżera kolejek z instalacją”](#) na stronie 443

Po utworzeniu menedżera kolejek jest on automatycznie powiązany z instalacją, która wydała komendę `crtmqm`. W systemie UNIX, Linux, and Windows można zmienić instalację powiązaną z menedżerem kolejek za pomocą komendy `setmqm`.

Ograniczenia dotyczące aplikacji korzystających z wielu instalacji

Istnieją ograniczenia dotyczące używania bibliotek serwera CICS, szybkich połączeń ścieżek, uchwytów komunikatów i wyjść w środowisku wielu instalacji.

Biblioteki serwera CICS

Jeśli używane są biblioteki serwera CICS, produkt IBM MQ nie wybiera automatycznie odpowiedniego poziomu biblioteki. Należy skompilować aplikacje i powiązać je z odpowiednim poziomem biblioteki dla menedżera kolejek, z którym łączy się aplikacja. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [Budowanie bibliotek do użytku z produktem TXSeries for Multiplatforms w wersji 5](#).

Uchwyty komunikatów

Uchwyty komunikatów, które używają specjalnej wartości produktu `MQHC_UNASSOCIATED_HCONN`, są ograniczone do użycia z pierwszą instalacją załadowaną w procesie. Jeśli uchwyt komunikatu nie może być używany przez konkretną instalację, zwracany jest kod przyczyny `MQRC_HMSG_NOT_AVAILABLE`.

To ograniczenie ma wpływ na właściwości komunikatu. Uchwytów komunikatów nie można używać do pobierania właściwości komunikatów z menedżera kolejek w jednej instalacji i umieszczania ich w menedżerze kolejek w innej instalacji. Więcej informacji na temat uchwytów komunikatów znajduje się w sekcji [MQCRTMH-Tworzenie uchwytu komunikatu](#).

Wyjścia

W środowisku z wieloma instalacjami istniejące wyjścia muszą zostać zaktualizowane w celu użycia z produktem IBM WebSphere MQ 7.1 lub nowszymi instalacjami. Wyjścia konwersji danych wygenerowane za pomocą komendy `crtmqcvx` muszą zostać ponownie wygenerowane za pomocą zaktualizowanej komendy.

Wszystkie wyjścia muszą być napisane przy użyciu struktury MQIEP, nie mogą używać wbudowanego serwera RPATH w celu zlokalizowania bibliotek produktu IBM MQ i nie mogą łączyć się z bibliotekami produktu IBM MQ. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [Zapisywanie wyjść i instalowalnych usług w systemie UNIX, Linux, and Windows](#).

Krótką ścieżką

Na serwerze z wieloma instalacjami aplikacje używające do łączenia się z programem IBM WebSphere MQ 7.1 lub nowszym połączenia „krótka ścieżka” muszą spełniać następujące warunki:

1. Menedżer kolejek musi być powiązany z tą samą instalacją, z której aplikacja załadowała biblioteki środowiska wykonawczego programu IBM MQ. Aplikacja nie może używać połączenia „krótka ścieżka” z menedżerem kolejek powiązany z inną instalacją. Próba nawiązania połączenia powoduje wystąpienie błędu i kodu przyczyny MQRC_INSTALLATION_MISMATCH.
2. Nawiązanie połączenia niebędącego połączeniem „krótka ścieżka” z menedżerem kolejek powiązany z tą samą instalacją, z której aplikacja załadowała biblioteki środowiska wykonawczego programu IBM MQ, zapobiega nawiązaniu połączeniu „krótka ścieżka” przez aplikację, chyba że jest spełniony którykolwiek z poniższych warunków:
 - Aplikacja ustawia pierwsze połączenie z menedżerem kolejek powiązany z tą samą instalacją jako połączenie „krótka ścieżka”.
 - Zmienna środowiskowa AMQ_SINGLE_INSTALLATION zostaje ustawiona.
3. Nawiązanie połączenia niebędącego połączeniem „krótka ścieżka” z menedżerem kolejek powiązany z instalacją produktu IBM WebSphere MQ 7.1 lub nowszego nie ma wpływu na to, czy aplikacja może nawiązać połączenie „krótka ścieżka”.
4. Nie można łączyć połączenia z menedżerem kolejek powiązany z instalacją produktu IBM WebSphere MQ 7.0.1 i połączenia krótkiej ścieżki z menedżerem kolejek powiązany z instalacją produktu IBM WebSphere MQ 7.1 lub nowszego.

Po ustawieniu AMQ_SINGLE_INSTALLATION dowolne połączenie z menedżerem kolejek może przybrać charakter połączenia o krótkiej ścieżce. W przeciwnym razie obowiązują niemal te same ograniczenia:

- Instalacja musi być tożsama z tą, z której załadowano biblioteki środowiska wykonawczego produktu IBM MQ.
- Każde połączenie w tym samym procesie musi być nawiązywane z tą samą instalacją. W przypadku próby nawiązania połączenia z menedżerem kolejek powiązany z inną instalacją połączenie nie powiedzie się z kodem przyczyny MQRC_INSTALLATION_MISMATCH. Uwaga: po ustawieniu AMQ_SINGLE_INSTALLATION ograniczenie to odnosi się do wszystkich połączeń, nie tylko połączeń o krótkiej ścieżce.
- Przy użyciu połączeń „krótka ścieżka” należy połączyć tylko jeden menedżer kolejek.

Odsyłacze pokrewne

[MQCONN-Connect menedżer kolejek \(rozszerzony\)](#)

[Struktura MQIEP](#)

[2583 \(0A17\) \(RC2583\): MQRC_INSTALLATION_MISMATCH](#)

[2587 \(0A1B\) \(RC2587\): MQRC_HMSG_NOT_AVAILABLE](#)

[2590 \(0A1E\) \(RC2590\): MQRC_FASTPATH_NOT_AVAILABLE](#)

Łączenie aplikacji produktu .NET w środowisku z wieloma instalowaniami

Domyślnie aplikacje korzystają z zespołów .NET z instalacji podstawowej. Jeśli nie ma instalacji podstawowej lub nie chcesz korzystać z podstawowych zespołów instalacyjnych, należy zaktualizować plik konfiguracyjny aplikacji lub zmienną środowiskową *DEVPATH*.

Jeśli w systemie jest instalacja podstawowa, zestawy .NET i pliki strategii tej instalacji są rejestrowane w globalnej pamięci podręcznej zespołu (GAC). Zespoły .NET dla wszystkich innych instalacji można znaleźć w ścieżce instalacyjnej każdej instalacji, ale zespoły nie są zarejestrowane w GAC. Dlatego domyślnie aplikacje są uruchamiane przy użyciu zestawów .NET z instalacji podstawowej. Plik konfiguracyjny aplikacji należy zaktualizować, jeśli spełniony jest dowolny z następujących przypadków:

- Nie masz instalacji podstawowej.
- Nie chcesz, aby aplikacja korzystała z podstawowych zespołów instalacyjnych.
- Instalacja podstawowa to niższa wersja produktu IBM MQ niż wersja, z którą skompilowano aplikację.

Więcej informacji na temat aktualizowania pliku konfiguracyjnego aplikacji zawiera sekcja [“Łączenie aplikacji produktu .NET przy użyciu pliku konfiguracyjnego aplikacji”](#) na stronie 440.

Należy zaktualizować zmienną środowiskową *DEVPATH*, jeśli spełniony jest następujący przypadek:

- Użytkownik chce, aby aplikacja używała zespołów z instalacji innej niż podstawowa, ale instalacja podstawowa jest w tej samej wersji, co instalacja inna niż podstawowa.

Więcej informacji na temat sposobu aktualizowania zmiennej *DEVPATH* zawiera sekcja [“Łączenie aplikacji produktu .NET przy użyciu parametru DEVPATH”](#) na stronie 441.

Łączenie aplikacji produktu .NET przy użyciu pliku konfiguracyjnego aplikacji

W pliku konfiguracyjnym aplikacji należy ustawić różne znaczniki, aby przekierować aplikacje tak, aby używały zespołów, które nie pochodzą z instalacji podstawowej.

W poniższej tabeli przedstawiono konkretne zmiany, które należy wprowadzić w pliku konfiguracyjnym aplikacji, aby umożliwić aplikacjom produktu .NET łączenie się z konkretnymi zespołami:

<i>Tabela 30. Konfigurowanie aplikacji do korzystania z poszczególnych zespołów</i>		
	Aplikacje skompilowane przy użyciu wcześniejszej wersji produktu IBM MQ	Aplikacje skompilowane przy użyciu nowszej wersji produktu IBM MQ
Uruchamianie aplikacji z podstawową instalacją produktu IBM MQ w wersji nowszej. (późniejszymi zespołami wersji w GAC):	Nie są wymagane żadne zmiany	Nie są wymagane żadne zmiany
Aby uruchomić aplikację z podstawową instalacją produktu IBM MQ w wersji wcześniejszej. (wcześniejsze zespoły wersji w GAC):	Nie są wymagane żadne zmiany	W pliku konfiguracyjnym aplikacji: <ul style="list-style-type: none"> • Należy użyć znacznika <i>bindingRedirect</i>, aby wskazać użycie wcześniejszej wersji zespołów, które znajdują się w GAC.

Tabela 30. Konfigurowanie aplikacji do korzystania z poszczególnych zespołów (kontynuacja)

	Aplikacje skompilowane przy użyciu wcześniejszej wersji produktu IBM MQ	Aplikacje skompilowane przy użyciu nowszej wersji produktu IBM MQ
Aby uruchomić aplikację z późniejszą wersją instalacji bez instalacji podstawowej IBM MQ . (późniejszymi zespołami wersji w folderze instalacyjnym):	<p>W pliku konfiguracyjnym aplikacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Znacznik <i>codebase</i> służy do wskazania położenia zespołów wersji późniejszej. • Znacznik <i>bindingRedirect</i> służy do wskazywania użycia zespołów wersji późniejszej. 	<p>W pliku konfiguracyjnym aplikacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Znacznik <i>codebase</i> służy do wskazania położenia zespołów wersji późniejszej.
Uruchamianie aplikacji we wcześniejszej wersji produktu IBM MQ , która nie jest instalacją podstawową. (wcześniejsze zespoły wersji w folderze instalacyjnym):	<p>W pliku konfiguracyjnym aplikacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Znacznik <i>codebase</i> służy do wskazania położenia zespołów wersji wcześniejszych. • Dołącz znacznik <i>publisherpolicy Apply=no</i> 	<p>W pliku konfiguracyjnym aplikacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Znacznik <i>codebase</i> służy do wskazania położenia zespołów wersji wcześniejszych. • Znacznik <i>bindingRedirect</i> służy do wskazywania użycia zespołów wersji wcześniejszych. • Dołącz znacznik <i>publisherpolicy Apply=no</i>

Przykładowy plik konfiguracyjny aplikacji `NonPrimaryRedirect.config` jest dostarczany w folderze `MQ_INSTALLATION_PATH\tools\dotnet\samples\base`. Plik ten można zmodyfikować przy użyciu ścieżki instalacyjnej IBM MQ dowolnej instalacji innej niż podstawowa. Plik ten można także bezpośrednio włączyć do innych plików konfiguracyjnych przy użyciu znacznika *linkedConfiguration* . Przykłady są dostępne dla produktów `nmqsget.exe.config` i `nmqspu.exe.config`. Obie przykłady korzystają ze znacznika *linkedConfiguration* i dołączają plik `NonPrimaryRedirect.config` .

Łączenie aplikacji produktu .NET przy użyciu parametru DEVPATH

Zespoły te można znaleźć przy użyciu zmiennej środowiskowej *DEVPATH* . Zespoły określone za pomocą zmiennej *DEVPATH* są używane w preferencjach do wszystkich zespołów w GAC. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania tej zmiennej, należy zapoznać się z odpowiednią dokumentacją produktu Microsoft w katalogu *DEVPATH* .

Aby znaleźć zespoły przy użyciu zmiennej środowiskowej *DEVPATH* , należy ustawić zmienną *DEVPATH* na folder zawierający zespoły, które mają być używane. Następnie należy zaktualizować plik konfiguracyjny aplikacji i dodać następujące informacje o konfiguracji środowiska wykonawczego:

```
<configuration>
  <runtime>
    <developmentMode developerInstallation="true" />
  </runtime>
</configuration>
```

Pojęcia pokrewne

“Łączenie aplikacji w środowisku z wieloma instalowaniami” na stronie 432

W systemach UNIX, Linux, and Windows , jeśli są ładowane biblioteki IBM WebSphere MQ 7.1 lub nowsze, produkt IBM MQ automatycznie korzysta z odpowiednich bibliotek bez konieczności podejmowania dalszych działań. Produkt IBM MQ używa bibliotek z instalacji powiązanej z menedżerem kolejek, z którym łączy się aplikacja.

[Wiele instalacji](#)

Zadania pokrewne

[Wybór instalacji podstawowej](#)

[Korzystanie z produktu .NET](#)

ULW Zmiana instalacji podstawowej

Aby ustawić lub usunąć instalację jako instalacji podstawowej, można użyć komendy **setmqinst**.

O tym zadaniu

To zadanie ma zastosowanie do produktu UNIX, Linux, and Windows.

Instalacja podstawowa to instalacja, do której odnoszą się wymagane położenia w całym systemie. Więcej informacji na temat instalacji podstawowej oraz uwagi dotyczące wyboru podstawowej instalacji zawiera sekcja [Wybieranie instalacji podstawowej](#).

Jeśli instalacja produktu IBM WebSphere MQ 7.1 lub nowszego jest współistniejąca z instalacją produktu IBM WebSphere MQ 7.0.1, instalacja produktu IBM WebSphere MQ 7.0.1 musi być podstawową. Jest on oznaczony jako podstawowy w przypadku, gdy zainstalowana jest wersja IBM WebSphere MQ 7.1 lub nowsza, a instalacja produktu IBM WebSphere MQ 7.1 lub późniejsza nie może być wykonana jako podstawowa.

Windows Podczas procesu instalacji w systemie Windows można określić, że instalacja ma być instalacją podstawową.

Linux **UNIX** W systemach UNIX and Linux po instalacji należy wydać komendę **setmqinst**, aby ustawić instalację jako instalację podstawową.

Procedura

- Aby ustawić instalację jako instalację podstawową, wykonaj następujące kroki:
 - a) Sprawdź, czy instalacja jest już instalacją podstawową, wprowadzając następującą komendę:

```
MQ_INSTALLATION_PATH/bin/dspmqinst
```

gdzie *MQ_INSTALLATION_PATH* jest ścieżką instalacyjną instalacji produktu IBM WebSphere MQ 7.1 lub nowszego.

- b) Jeśli istniejąca instalacja produktu IBM WebSphere MQ 7.1 lub nowsza została ustawiona jako podstawowa instalacja, [unset it](#) przed przejściem do następnego kroku.

Jeśli produkt IBM WebSphere MQ 7.0.1 jest zainstalowany w systemie, nie można zmienić instalacji podstawowej.

- c) Należy się upewnić, że użytkownik jest zalogowany z odpowiednimi uprawnieniami:

- **UNIX** Jako użytkownik root w systemie UNIX and Linux.
- **Linux** Jako członek grupy Administratorzy w systemach Windows.

- d) Wprowadź jedną z następujących komend:

- Aby ustawić podstawową instalację przy użyciu ścieżki instalacji, która ma być instalacją podstawową, wykonaj następujące czynności:

```
MQ_INSTALLATION_PATH/bin/setmqinst -i -p MQ_INSTALLATION_PATH
```

- Aby ustawić podstawową instalację przy użyciu nazwy instalacji, która ma być instalacją podstawową:

```
MQ_INSTALLATION_PATH/bin/setmqinst -i -n installationName
```

e) **Windows**

W systemach Windows zrestartuj system.

- Aby anulować ustawienie instalacji jako instalacji podstawowej, wykonaj następujące kroki:
 - a) Sprawdź, która instalacja jest instalacją podstawową, wprowadzając następującą komendę:

```
MQ_INSTALLATION_PATH/bin/dspmqinst
```

gdzie `MQ_INSTALLATION_PATH` jest ścieżką instalacyjną instalacji produktu IBM WebSphere MQ 7.1 lub nowszego.

Jeśli produkt IBM WebSphere MQ 7.0.1 jest instalacją podstawową, nie można anulować ustawienia instalacji podstawowej.

b) Należy się upewnić, że użytkownik jest zalogowany z odpowiednimi uprawnieniami:

- **UNIX** Jako użytkownik root w systemie UNIX and Linux.
- **Linux** Jako członek grupy Administratorzy w systemach Windows .

c) Wprowadź jedną z następujących komend:

- Aby anulować ustawienie instalacji podstawowej przy użyciu ścieżki instalacji, nie chcesz już być instalacją podstawową:

```
MQ_INSTALLATION_PATH/bin/setmqinst -x -p MQ_INSTALLATION_PATH
```

- Aby anulować ustawienie instalacji podstawowej, należy użyć nazwy instalacji, która nie jest już instalacją podstawową:

```
MQ_INSTALLATION_PATH/bin/setmqinst -x -n installationName
```

Pojęcia pokrewne

Funkcje, które mogą być używane tylko w przypadku instalacji podstawowej w systemie Windows

[Odsyłacze do komend biblioteki zewnętrznej i sterowania do instalacji podstawowej w systemie UNIX and Linux](#)

Zadania pokrewne

[Deinstalowanie, aktualizowanie i konserwowanie instalacji podstawowej](#)

[Wybieranie nazwy instalacji](#)

Odsyłacze pokrewne

[setmqinst](#)

ULW

Tworzenie powiązania menedżera kolejek z instalacją

Po utworzeniu menedżera kolejek jest on automatycznie powiązany z instalacją, która wydała komendę **crtmqm** . W systemie UNIX, Linux, and Windows można zmienić instalację powiązaną z menedżerem kolejek za pomocą komendy **setmqm** .

O tym zadaniu

Instalacja, z którą powiązany jest menedżer kolejek, ogranicza ten menedżer kolejek, aby mógł być administrowany tylko przez komendy z tej instalacji. Istnieją trzy kluczowe wyjątki:

- Program **setmqm** zmienia instalację powiązaną z menedżerem kolejek. Ta komenda musi być wydana z instalacji, która ma zostać powiązana z menedżerem kolejek, a nie z instalacją, z którą jest

obecnie powiązany menedżer kolejek. Nazwa instalacji podana w komendzie **setmqm** musi być zgodna z instalacją, z której została wydana komenda.

- Produkt **strmqm** zwykle musi być wydawany z instalacji powiązanej z menedżerem kolejek. Jeśli jednak produkt IBM WebSphere MQ 7.0.1 lub wcześniejszy menedżer kolejek jest uruchamiany w instalacji produktu IBM WebSphere MQ 7.1 lub nowszej po raz pierwszy, można użyć programu **strmqm**. W takim przypadku program **strmqm** uruchamia menedżer kolejek i wiąże go z instalacją, z której została wydana komenda.
- **dspmq** wyświetla informacje na temat wszystkich menedżerów kolejek w systemie, a nie tylko tych menedżerów kolejek powiązanych z tą samą instalacją, co komenda **dspmq**. Komenda **dspmq -o installation** wyświetla informacje o tym, które menedżery kolejek są powiązane z instalacjami.

W środowiskach wysokiej dostępności komenda **addmqinf** automatycznie tworzy powiązanie menedżera kolejek z instalacją, z której została wydana komenda **addmqinf**. Jeśli komenda **strmqm** zostanie następnie wydana z tej samej instalacji, co komenda **addmqinf**, nie jest wymagana żadna dodatkowa konfiguracja. Aby uruchomić menedżer kolejek przy użyciu innej instalacji, należy najpierw zmienić powiązaną instalację za pomocą komendy **setmqm**.

Jeśli menedżer kolejek ma zostać powiązany z instalacją, można użyć komendy **setmqm** w następujący sposób:

- Przenoszenie pojedynczych menedżerów kolejek między równoważnymi wersjami produktu IBM MQ. Na przykład przeniesienie menedżera kolejek z testu do systemu produkcyjnego.
- Migracja poszczególnych menedżerów kolejek ze starszej wersji produktu IBM MQ do nowszej wersji produktu IBM MQ. Migracja menedżerów kolejek między wersjami ma różne konsekwencje, o których należy pamiętać. Więcej informacji na temat migracji zawiera sekcja [Maintaining and migracja](#) (Obsługa i migracja).

Procedura

1. Zatrzymaj menedżer kolejek za pomocą komendy **endmqm** z poziomu instalacji, która jest aktualnie powiązana z menedżerem kolejek.
2. Powiąż menedżera kolejek z inną instalacją przy użyciu komendy **setmqm** z tej instalacji.
Aby na przykład ustawić menedżera kolejek QMB, który ma być powiązany z instalacją o nazwie `Installation2`, należy wprowadzić następującą komendę z poziomu `Installation2`:

```
MQ_INSTALLATION_PATH/bin/setmqm -m QMB -n Installation2
```

gdzie `MQ_INSTALLATION_PATH` jest ścieżką, w której zainstalowano `Installation2`.

3. Uruchom menedżer kolejek przy użyciu komendy **strmqm** z instalacji powiązanej z menedżerem kolejek.
Ta komenda wykonuje wszystkie niezbędne migracje menedżera kolejek i powoduje, że menedżer kolejek jest gotowy do użycia.

Co dalej

Jeśli instalacja, z którą powiązany jest menedżer kolejek, została usunięta lub jeśli informacje o statusie menedżera kolejek są niedostępne, komenda **setmqm** nie powiąże menedżera kolejek z inną instalacją. W tej sytuacji należy wykonać następujące czynności:

1. Aby wyświetlić inne instalacje w systemie, należy użyć komendy **dspmqinst**.
2. Ręcznie zmodyfikuj zawartość pola `InstallationName` w sekcji `QueueManager` w pliku `mq.ini`, aby określić inną instalację.
3. Użyj komendy **dlmqm** z tej instalacji, aby usunąć menedżer kolejek.

Pojęcia pokrewne

[“Znajdowanie instalacji produktu IBM MQ w systemie” na stronie 445](#)

Jeśli w systemie istnieje wiele instalacji produktu IBM MQ , można sprawdzić, które wersje są zainstalowane i gdzie są one zainstalowane.

“IBM MQ plik konfiguracyjny, mqm.ini” na stronie 87

Plik konfiguracyjny IBM MQ , mqm . ini, zawiera informacje istotne dla wszystkich menedżerów kolejek w węzle. Jest on tworzony automatycznie podczas instalacji.

Zadania pokrewne

[Wybór instalacji podstawowej](#)

Odsyłacze pokrewne

[addmqinf](#)

[dspmqr](#)

[dspmqrinst](#)

[endmqm](#)

[setmqm](#)

[strmqm](#)

ULW

Znalezienie instalacji produktu IBM MQ w systemie

Jeśli w systemie istnieje wiele instalacji produktu IBM MQ , można sprawdzić, które wersje są zainstalowane i gdzie są one zainstalowane.

W celu znalezienia instalacji produktu IBM MQ w systemie można użyć następujących metod:

- Użyj komendy **dspmqr** . Ta komenda nie udostępnia szczegółowych informacji na temat wszystkich instalacji w systemie, jeśli jest ona uruchamiana z instalacji produktu IBM WebSphere MQ 7.0.1 .
- Użyj narzędzi instalacyjnych platformy, aby sprawdzić, gdzie zainstalowany jest produkt IBM MQ . Następnie należy użyć komendy **dspmqr** z poziomu instalacji produktu IBM WebSphere MQ 7.1 lub nowszej. Poniższe komendy są przykładami komend, których można użyć do zapytania, gdzie zainstalowany jest produkt IBM MQ :

- **AIX** W systemach AIX można użyć komendy **lspp** :

```
lspp -R ALL -l mqm.base.runtime
```

- **Linux** W systemach Linux można użyć komendy **rpm** :

```
rpm -qa --qf "%{NAME}-%{VERSION}-%{RELEASE}\t%{INSTPREFIXES}\n" | grep MQSeriesRuntime
```

- **Solaris** W systemach Solaris można używać komend **pkginfo** i **pkgparam** :

1. Wyświetl listę zainstalowanych pakietów, wprowadzając następującą komendę:

```
pkginfo | grep -w mqm
```

2. Dla każdego wymienionego pakietu wprowadź następującą komendę:

```
pkgparam pkgname BASEDIR
```

- **Windows** W systemach Windows można użyć komendy **wmic** . Ta komenda może zainstalować klienta wmic:

```
wmic product where "(Name like '%MQ%') AND (not Name like '%bitSupport')" get Name, Version, InstallLocation
```

- ▶ **Linux** ▶ **UNIX** W systemach UNIX and Linux wykonaj następującą komendę, aby dowiedzieć się, gdzie jest zainstalowany produkt IBM MQ :

```
cat /etc/opt/mqm/mqinst.ini
```

Następnie należy użyć komendy **dspmqr** z poziomu instalacji produktu IBM WebSphere MQ 7.1 lub nowszej.

- ▶ **Windows** Aby wyświetlić szczegółowe informacje o instalacjach w systemie, w 32-bitowym systemie Windows, należy wprowadzić następującą komendę:

```
reg.exe query "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\IBM\WebSphere MQ\Installation" /s
```

- ▶ **Windows** W 64-bitowym systemie Windows wywołaj następującą komendę:

```
reg.exe query "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\IBM\WebSphere MQ\Installation" /s
```

Komenda **reg.exe** wyświetla tylko informacje na temat instalacji produktu IBM WebSphere MQ 7.1 lub nowszego.

Pojęcia pokrewne

[Wiele instalacji](#)

Odsyłacze pokrewne

[dspmqr](#)

[dspmqrinst](#)

Konfigurowanie wysokiej dostępności, odtwarzanie i restartowanie

Aplikacje mogą być bardzo dostępne, zachowując dostępność kolejki, jeśli menedżer kolejek nie powiedzie się, a następnie odzyskując komunikaty po awarii serwera lub pamięci masowej.

O tym zadaniu

▶ **z/OS** W systemie z/OS wysoka dostępność jest wbudowana w platformę. Dostępność aplikacji serwera można również zwiększyć, korzystając z grup współużytkowania kolejek. Więcej informacji zawiera sekcja [Kolejki współużytkowane i grupy współużytkowania kolejek](#).

▶ **Multi** W systemie [Wiele platform](#) można zwiększyć dostępność aplikacji klienckich, korzystając z ponownego połączenia klienta w celu automatycznego przetęczenia klienta między grupą menedżerów kolejek lub nową aktywną instancją menedżera kolejek z wieloma instancjami po awarii menedżera kolejek. Automatyczne ponowne nawiązywanie połączenia przez klient nie jest obsługiwane przez produkt IBM MQ classes for Java. Menedżer kolejek z wieloma instancjami jest skonfigurowany tak, aby był uruchamiany jako pojedynczy menedżer kolejek na wielu serwerach. Aplikacje serwera są wdrażane w tym menedżerze kolejek. Jeśli serwer, na którym uruchomiona jest aktywna instancja, nie powiedzie się, wykonanie zostanie automatycznie przetęczone na instancję rezerwową tego samego menedżera kolejek na innym serwerze. Jeśli aplikacje serwera są konfigurowane w taki sposób, aby były uruchamiane jako usługi menedżera kolejek, są one restartowane, gdy instancja rezerwowa stanie się aktywnie działającą instancją menedżera kolejek.

Innym sposobem na zwiększenie dostępności aplikacji serwera na wielu platformach jest wdrożenie aplikacji serwera na wielu komputerach w klastrze menedżerów kolejek. Począwszy od systemu IBM WebSphere MQ 7.1, odtwarzanie po błędach klastra powoduje wystąpienie problemów, które spowodowały problemy do czasu rozwiązania problemów. Patrz sekcja [Zmiany w odtwarzaniu błędów klastra na serwerach innych niż z/OS](#). Produkt IBM MQ for Multiplatforms można również skonfigurować jako część rozwiązania klastrowania specyficznego dla platformy, takie jak:

- Microsoft Serwer klastra

- ▶ **IBM i** Klastry HA w systemie IBM i
- ▶ **Linux** ▶ **UNIX** PowerHA dla AIX (wcześniej HACMP w AIX) i innych rozwiązań klastrowych UNIX and Linux

▶ **Linux** W systemach Linux można skonfigurować replikowane menedżery kolejek danych (RDQMs) w celu zaimplementowania rozwiązań wysokiej dostępności lub odtwarzania po awarii. W przypadku wysokiej dostępności instancje tego samego menedżera kolejek są konfigurowane w każdym węźle w grupie trzech serwerów Linux . Jedną z trzech instancji jest instancja aktywna. Dane z aktywnego menedżera kolejek są synchronicznie replikowane do pozostałych dwóch instancji, dlatego jedna z tych instancji może przejąć się w razie wystąpienia awarii. W przypadku odtwarzania po awarii menedżer kolejek jest uruchamiany w węźle podstawowym w jednym ośrodku, a drugorzędna instancja tego menedżera kolejek znajduje się w węźle odzyskiwania w innym ośrodku. Dane są replikowane między instancją podstawową a instancją dodatkową, a jeśli z jakiegoś powodu węzeł podstawowy zostanie utracony, instancja dodatkowa może zostać wykonana w instancji podstawowej i uruchomiona.

▶ **MQ Appliance** Inną opcją w przypadku rozwiązania wysokiej dostępności lub odtwarzania po awarii jest wdrożenie pary urządzeń IBM MQ . Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [Wysoka dostępność i Odtwarzanie po awarii](#) w dokumentacji produktu IBM MQ Appliance .

System przesyłania komunikatów zapewnia, że komunikaty wprowadzone do systemu zostaną dostarczone do miejsca docelowego. Produkt IBM MQ może śledzić trasę komunikatu, ponieważ jest przenoszona z jednego menedżera kolejek do innego za pomocą komendy **dspmqrte** . Jeśli system nie powiedzie się, komunikaty mogą być odtwarzane na różne sposoby, w zależności od typu awarii oraz sposobu skonfigurowania systemu. Produkt IBM MQ przechowuje dzienniki odtwarzania działań menedżerów kolejek, które obsługują odbieranie, przesyłanie i dostarczanie komunikatów. Dzienniki te korzystają z następujących dzienników dla trzech typów odtwarzania:

1. *Restartuj odtwarzanie*, po zatrzymaniu IBM MQ w zaplanowany sposób.
2. *Odtwarzanie po awarii*, po zatrzymaniu awarii IBM MQ.
3. *Odtwarzanie nośników*, aby odtworzyć uszkodzone obiekty.

We wszystkich przypadkach odtwarzanie powoduje odtworzenie menedżera kolejek do stanu, w którym się znajdował, gdy menedżer kolejek został zatrzymany, z tym wyjątkiem, że wszystkie transakcje w trakcie przetwarzania są wycofywane, usuwając z kolejek wszystkie aktualizacje, które były w trakcie wykonywania w momencie zatrzymania menedżera kolejek. Odtwarzanie powoduje odtworzenie wszystkich trwałych komunikatów. W trakcie procesu mogą zostać utracone nietrwałe komunikaty.



UWAGA: Nie można przenieść dzienników odtwarzania do innego systemu operacyjnego.

Automatyczne ponowne łączenie klienta

Aplikacje klienckie mogą być automatycznie ponownie połączone, bez konieczności pisania dodatkowego kodu, poprzez skonfigurowanie wielu komponentów.

Automatyczne ponowne łączenie klienta jest *bezpośrednie*. Połączenie jest automatycznie przywracane w dowolnym momencie w programie aplikacji klienckiej. Przywracane są również wszystkie uchwyty umożliwiające otwieranie obiektów.

Z drugiej strony ręczne ponowne nawiązanie połączenia wymaga odtworzenia połączenia przez aplikację kliencką przy użyciu wywołania MQCONN lub MQCONNX oraz ponownego otwarcia obiektów. Automatyczne ponowne nawiązanie połączenia klienta jest odpowiednie w przypadku wielu aplikacji klienckich, ale nie wszystkich.

Tabela 31 na stronie 448 zawiera listę najwcześniejszych wersji obsługi klienta IBM MQ , które muszą być zainstalowane na stacji roboczej klienta. Należy zaktualizować klienckie stacje robocze do jednego z tych poziomów, aby aplikacja używała automatycznego ponownego nawiązywania połączenia z klientem. Tabela 32 na stronie 449 zawiera listę innych wymagań, aby umożliwić automatyczne ponowne połączenie klienta.

Za pomocą programu dostępu do opcji ponownego połączenia, aplikacja kliencka może ustawić opcje ponownego połączenia. Z wyjątkiem klientów JMS i XMS, jeśli aplikacja kliencka ma dostęp do opcji ponownego połączenia, może również utworzyć procedurę obsługi zdarzeń w celu obsługi zdarzeń ponownego połączenia.

Istniejąca aplikacja kliencka może korzystać z obsługi ponownego połączenia, bez rekompilacji i łączenia:

- W przypadku klienta innego niż JMS ustaw zmienną środowiskową `mqClient.ini DefRecon`, aby ustawić opcje ponownego połączenia. Aby nawiązać połączenie z menedżerem kolejek, należy użyć tabeli definicji kanału klienta. Jeśli klient ma łączyć się z menedżerem kolejek z wieloma instancjami, podaj adresy sieciowe aktywnych i rezerwowych instancji menedżera kolejek w tabeli definicji kanału klienta. W przypadku replikowanego menedżera kolejek danych lub menedżera kolejek wysokiej dostępności na urządzeniu IBM MQ można określić zmienny adres IP używany zarówno przez aktywne, jak i rezerwowe menedżery kolejek w celu uproszczenia konfiguracji.
- W przypadku klienta JMS należy ustawić opcje ponownego połączenia w konfiguracji fabryki połączeń. Podczas działania wewnątrz kontenera EJB serwera Java EE, komponenty MDB mogą ponownie łączyć się z produktem IBM MQ przy użyciu mechanizmu ponownego połączenia udostępnianego przez specyfikację aktywowania adaptera zasobów produktu IBM MQ (lub portów nasłuchiwania, jeśli są uruchomione w produkcie WebSphere Application Server). Jeśli jednak aplikacja nie jest komponentem MDB (lub jest uruchomiona w kontenerze WWW), aplikacja musi zaimplementować własną logikę ponownego połączenia, ponieważ automatyczne ponowne łączenie klienta nie jest obsługiwane w tym scenariuszu. Adapter zasobów produktu IBM MQ udostępnia tę możliwość ponownego łączenia w celu dostarczania komunikatów do komponentów bean sterowanych komunikatami, ale inne elementy produktu Java EE, takie jak serwlety, muszą implementować własne ponowne połączenie.

Uwaga: Automatyczne ponowne nawiązywanie połączenia przez klient nie jest obsługiwane przez produkt IBM MQ classes for Java.

Tabela 31. Obsługiwane klienty


Interfejs klienta	Klient	Dostęp programu do opcji ponownego połączenia	Obsługa ponownego połączenia
Interfejsy API przesyłania	C, C++, COBOL, Niezarządzane Visual Basic, XMS (Niezarządzane XMS na Windows)	7.0.1	7.0.1
	JMS (kontener klienta JSE i kontener klienta Java EE oraz kontenery zarządzane)	7.0.1.3	7.0.1.3
	IBM MQ classes for Java	Nieobsługiwane	Nieobsługiwane
	Zarządzane klienty XMS i zarządzane .NET : C#, Visual Basic,	7.1	7.1
Inne funkcje API	Windows Communication Foundation (niezarządzany ¹)	Nieobsługiwane	7.0.1
	Windows Communication Foundation (Zarządzany ¹)	Nieobsługiwane	Nieobsługiwane
	Oś 1	Nieobsługiwane	Nieobsługiwane
	Oś 2	Nieobsługiwane	7.0.1.3
	HTTP (web 2.0)	Nieobsługiwane	7.0.1.3

1. Ustaw tryb zarządzany lub niezarządzany w konfiguracji powiązania WCF.

Automatyczne ponowne połączenie ma następujące wymagania konfiguracyjne:

Tabela 32. Wymagania dotyczące automatycznej konfiguracji ponownego połączenia		
Komponent	Wymaganie	Wpływ braku spełnienia wymagań
Instalowanie agenta IBM MQ MQI client	Patrz: Tabela 31 na stronie 448	MQRC_OPTIONS_ERROR
Instalacja serwera IBM MQ	Poziom 7.0.1	MQRC_OPTIONS_ERROR
Kanał	SHARECNV > 0	MQRC_ENVIRONMENT_ERROR
Środowisko aplikacji	Musi być wielowątkowy	MQRC_ENVIRONMENT_ERROR
MQI	Jeden z: <ul style="list-style-type: none"> MQCONN z opcjami MQCNO Opcje ustawionym na wartość MQCNO_RECONNECT lub MQCNO_RECONNECT_Q_MGR. Defrecon=YES QMGR in (zawiera się w) mqclient.ini W produkcie JMS ustaw właściwość CLIENTRECONNECTOPTIONS fabryki połączeń. 	MQCC_FAILED, gdy połączenie jest zerwane lub menedżer kolejek kończy działanie lub kończy się niepowodzeniem.

Rysunek 71 na stronie 449 przedstawia główne interakcje między komponentami, które są zaangażowane w ponowne połączenie klienta.



Aplikacja kliencka

Aplikacja kliencka to IBM MQ MQI client. Szczegółowe informacje na temat automatycznego ponownego nawiązywania połączenia z klientem JMS można znaleźć w sekcji [Korzystanie z automatycznego ponownego nawiązywania połączenia z klientem JMS](#).

- Domyślnie klienty nie są automatycznie ponownie połączone. Włącz automatyczne ponowne połączenie klienta, ustawiając opcję MQCONNX MQCNO Opcja MQCNO_RECONNECT lub MQCNO_RECONNECT_Q_MGR.
- Wiele aplikacji napisanych jest w taki sposób, że są w stanie skorzystać z automatycznego ponownego połączenia bez dodatkowego kodowania. Włącz automatyczne ponowne połączenie dla istniejących programów, bez wprowadzania zmian w kodowaniu, ustawiając atrybut DefRecon w sekcji kanałów w pliku konfiguracyjnym mqclient.ini.
- Użyj jednej z następujących trzech opcji:
 1. Zmodyfikuj program w taki sposób, aby nie zmieniał się logika przez ponowne połączenie. Na przykład może być konieczne wydanie wywołań MQI w punkcie synchronizacji, a także ponowne wprowadzenie transakcji wycofanych z kopii.
 2. Dodaj procedurę obsługi zdarzeń, aby wykryć ponowne połączenie, a następnie odtwórz stan aplikacji klienckiej po ponownym nawiązaniu połączenia.
 3. Nie należy włączać automatycznego ponownego nawiązywania połączenia: zamiast tego należy odłączyć klienta i wydać nowe wywołanie MQI produktu MQCONN lub MQCONNX w celu znalezienia innej instancji menedżera kolejek, która jest uruchomiona w tej samej grupie menedżerów kolejek.

Więcej informacji na temat tych trzech opcji można znaleźć w sekcji [“Odtwarzanie aplikacji”](#) na stronie 541.

- Ponowne nawiąże połączenie z menedżerem kolejek o tej samej nazwie nie gwarantuje, że ponownie nawiązano połączenie z tą samą instancją menedżera kolejek.

Aby ponownie nawiązać połączenie z instancją tego samego menedżera kolejek, należy użyć opcji MQCNO MQCNO_RECONNECT_Q_MGR.

- Klient może zarejestrować procedurę obsługi zdarzeń tak, aby można było uzyskać informacje o stanie ponownego połączenia. Nie można użyć MQHCONN przekazanego w procedurze obsługi zdarzeń. Dostępne są następujące kody przyczyny:

MQRC_RECONNECTING

Nawiązanie połączenia nie powiodło się, a system próbuje ponownie nawiązać połączenie. Jeśli wykonywane jest wiele prób ponownego połączenia, użytkownik otrzymuje wiele zdarzeń produktu MQRC_RECONNECTING .

MQRC_RECONNECTED

Ponownie nawiązano połączenie, a wszystkie uchwyty zostały pomyślnie ponownie nawiązane.

MQRC_RECONNECT_NIE POWIODŁO SIĘ

Ponowne nawiązanie połączenia nie powiodło się.

MQRC_RECONNECT_QMID_MISMATCH

Dla połączenia z możliwością ponownego połączenia określono MQCNO_RECONNECT_Q_MGR , a połączenie podjęło próbę ponownego nawiązania połączenia z innym menedżerem kolejek.

MQRC_RECONNECT_Q_MGR_REQD

W programie klienckim, która wymaga ponownego nawiązania połączenia z tym samym menedżerem kolejek, została określona opcja, taka MQMO_MATCH_MSG_TOKEN w wywołaniu MQGET .

- Klient z możliwością ponownego połączenia jest w stanie ponownie połączyć się automatycznie dopiero po nawiązaniu połączenia. Oznacza to, że wywołanie MQCONNX nie jest ponownie próbowane, jeśli się nie powiedzie. Na przykład, jeśli kod powrotu 2543 - MQRC_STANDBY_Q_MGR zostanie wyświetlony z MQCONNX, należy ponownie wywołać wywołanie po krótkiej chwili.

MQRC_RECONNECT_NIEZGODNY

Ten kod przyczyny jest zwracany wówczas, gdy aplikacja próbuje użyć produktu MQPMO_LOGICAL_ORDER (z MQPUT i MQPUT1) lub MQGMO_LOGICAL_ORDER (z produktem MQGET) . gdy ustawione są opcje ponownego połączenia. Powodem zwrócenia kodu przyczyny jest upewnienie się, że aplikacje nigdy nie korzystają z ponownego łączenia w takich przypadkach.

WYWOŁANIE mqrc_call_przerwane

Ten kod przyczyny jest zwracany wówczas, gdy połączenie przerwie połączenie podczas wykonywania wywołania zatwierdzenia i ponownego nawiązania połączenia przez klienta. Wywołanie MQPUT dla trwałego komunikatu poza punktem synchronizacji powoduje również zwrócenie tego samego kodu przyczyny do aplikacji.

Menedżery kolejek o wysokiej dostępności

Menedżery kolejek o wysokiej dostępności mają aktywną instancję i jedną lub więcej instancji rezerwowych menedżera kolejek. Aktywny menedżer kolejek jest zsynchronizowany z menedżerami kolejek w stanie gotowości, dzięki którym rezerwowy menedżer kolejek może automatycznie przejąć działanie, jeśli aktywna instancja nie powiedzie się. Istnieje wiele różnych rozwiązań, które zapewniają menedżerom kolejek wysokiej dostępności, patrz [“Konfiguracje o wysokiej dostępności”](#) na stronie 458.

Restartowanie aplikacji IBM MQ MQI client można uprościć, po aktywowaniu wysokiej dostępności menedżera kolejek przez użycie automatycznego ponownego połączenia klienta.

Instancja rezerwowa menedżera kolejek o wysokiej dostępności jest zwykle pod innym adresem sieciowym do aktywnej instancji. Dołącz adresy sieciowe do obu instancji w tabeli definicji połączeń klienta (CCDT). Należy podać listę adresów sieciowych dla parametru **CONNNAME** lub zdefiniować wiele wierszy dla menedżera kolejek w tabeli definicji kanału klienta. Menedżery kolejek replikowanych danych i menedżery kolejek wysokiej dostępności urządzenia IBM MQ obsługują pływające adresy IP, w których można określić pojedynczy adres do użycia z aktywnymi lub rezerwowymi menedżerami kolejek.

Grupy menedżerów kolejek


Zwykle program IBM MQ MQI clients ponownie łączy się z dowolnym menedżerem kolejek w grupie menedżerów kolejek. Czasami użytkownik chce, aby program IBM MQ MQI client mógł ponownie nawiązać połączenie tylko z tym samym menedżerem kolejek. Może on mieć powinowactwo do menedżera kolejek.

Użytkownik może wybrać, czy aplikacja kliencka zawsze łączy się i ponownie łączy z menedżerem kolejek o tej samej nazwie, z tym samym menedżerem kolejek, czy w dowolnym zestawie menedżerów kolejek, które są zdefiniowane z tą samą wartością QMNAME w tabeli połączeń klienta.

- Atrybut nazwy menedżera kolejek (QMNAME) w definicji kanału klienta jest nazwą grupy menedżerów kolejek.
- Jeśli w aplikacji klienckiej zostanie ustawiona wartość parametru MQCONN lub MQCONNX QmgName na nazwę menedżera kolejek, klient łączy się tylko z menedżerami kolejek o tej nazwie. Jeśli nazwa menedżera kolejek zostanie prefiksowana za pomocą gwiazdki (*), klient łączy się z dowolnym menedżerem kolejek w grupie menedżerów kolejek o tej samej wartości parametru QMNAME . Pełne wyjaśnienie można znaleźć w sekcji [Grupy menedżerów kolejek w tabeli CCDT](#).

Można uniemożliwić klientowi ponowne nawiązanie połączenia z innym menedżerem kolejek. Ustaw opcję MQCNO MQCNO_RECONNECT_Q_MGR. Działanie IBM MQ MQI client nie powiedzie się, jeśli zostanie ponownie nawiązane połączenie z innym menedżerem kolejek. Jeśli zostanie ustawiona opcja MQCNO , MQCNO_RECONNECT_Q_MGR, nie należy uwzględniać innych menedżerów kolejek w tej samej grupie menedżerów kolejek. Klient zwraca błąd, jeśli menedżer kolejek, z którym się ponownie łączy, nie jest tym samym menedżerem kolejek, co ten, do którego jest połączony.

Grupy współużytkowania kolejek

 Automatyczne ponowne połączenie klienta z grupami współużytkowania kolejek produktu z/OS korzysta z tych samych mechanizmów w celu ponownego połączenia, co każde inne środowisko. Klient ponownie połączy się z tym samym wyborem menedżerów kolejek, co zostało skonfigurowane dla oryginalnego połączenia. Na przykład podczas korzystania z tabeli definicji kanału klienta administrator powinien upewnić się, że wszystkie wpisy w tabeli są tłumaczone na tę samą grupę współużytkowania kolejek produktu z/OS .

Definicje kanału klienta i serwera

Definicje kanału klienta i serwera definiują grupy menedżerów kolejek, z których aplikacja kliencka może ponownie nawiązać połączenie. Definicje zarządzają wyborem i czasem ponownego połączenia, a także innymi czynnikami, takimi jak zabezpieczenia; patrz tematy pokrewne. Najistotniejsze atrybuty kanału, które należy rozważyć w celu ponownego nawiązania połączenia, są wymienione w dwóch grupach:

Atrybuty połączenia klienta

Powinowactwo połączenia (AFFINITY) POWINOWACTWO

Powinowactwo połączenia.

Waga kanału klienta (CLNTWGHT) CLNTWGHT

Waga kanału klienta.

Nazwa połączenia (CONNAME) NAZWA_POŁĄCZENIA

Informacje o połączeniu.

Interwał pulsu (HBINT) HBINT

Interwał pulsu. Ustaw interwał pulsu na kanale połączenia serwera.

Przedział czasu sprawdzania połączenia (KAINT) KAJNT

Interwał sprawdzania połączenia. Ustaw interwał sprawdzania połączenia na kanale połączenia z serwerem.

 Należy zauważyć, że parametr KAJNT ma zastosowanie tylko do produktu z/OS .

Nazwa menedżera kolejek (QMNAME) QMNAME

Nazwa menedżera kolejek.

Atrybuty połączenia z serwerem

Interwał pulsu (HBINT) HBINT

Interwał pulsu. Ustaw interwał pulsu w kanale połączenia klienta.

Przedział czasu sprawdzania połączenia (KAINT) KAJNT

Interwał sprawdzania połączenia. Ustaw interwał sprawdzania połączenia w kanale połączenia klienta.

 Należy zauważyć, że parametr KAJNT ma zastosowanie tylko do produktu z/OS .

KAJNT jest pulsem sieci warstwy sieciowej, a HBINT jest pulsem IBM MQ między klientem a menedżerem kolejek. Ustawienie tych pulsów do krótszego czasu służy dwóm celom:

1. Symulując aktywność połączenia, oprogramowanie warstwy sieciowej, które jest odpowiedzialne za zamykanie nieaktywnych połączeń, jest mniej prawdopodobne, aby zamknąć połączenie.
2. Jeśli połączenie jest wyłączone, opóźnienie przed wykrytym zerowym połączeniem jest skrócone.

Domyślny interwał sprawdzania połączenia TCP/IP wynosi dwie godziny. Należy rozważyć ustawienie atrybutów KAJNT i HBINT na krótszy czas. Nie należy zakładać, że normalne zachowanie sieci odpowiada potrzebom automatycznego ponownego połączenia. Na przykład niektóre firewalle mogą wyłączać nieaktywne połączenie TCP/IP po upływie 10 minut.

Połączenia sieciowe

Tylko awarie sieci, które są przekazywane do serwera IBM MQ MQI client przez sieć, są obsługiwane przez funkcję automatycznego ponownego połączenia klienta.

- Ponowne połączenia wykonywane automatycznie przez transport są niewidoczne dla produktu IBM MQ.
- Ustawienie parametru HBINT pozwala na rozwiązywanie problemów z awariami sieci, które są niewidoczne dla produktu IBM MQ.

Menedżery kolejek i programy nasłuchujące produktu IBM MQ

Ponowne połączenie klienta jest wyzwalone przez awarię serwera, awarię menedżera kolejek, awarię połączenia sieciowego i przez administratora przełączającego się do innej instancji menedżera kolejek.

- Jeśli używany jest menedżer kolejek z wieloma instancjami, dodatkowa przyczyna ponownego nawiązania połączenia klienta jest wykonywana po przetłaczniu sterowania z aktywnej instancji menedżera kolejek do instancji rezerwowej.
- Zakończenie menedżera kolejek przy użyciu domyślnej komendy **endmqm** nie powoduje wyzwolenia automatycznego ponownego połączenia z klientem. Dodaj opcję -r w komendzie **endmqm** , aby zażądać automatycznego ponownego połączenia klienta, lub opcję -s , aby przesłać do rezerwowej instancji menedżera kolejek po zamknięciu.

Obsługa automatycznego ponownego połączenia produktu IBM MQ MQI client

Jeśli w IBM MQ MQI clientużywana jest automatyczna obsługa ponownego połączenia klienta, aplikacja kliencka automatycznie ponownie nawiąże połączenie i kontynuuje przetwarzanie bez wydawania wywołania MQI produktu MQCONN lub MQCONNX w celu ponownego nawiązania połączenia z menedżerem kolejek.

- Automatyczne ponowne połączenie klienta jest wyzwalane przez jedno z następujących zdarzeń:
 - Awaria menedżera kolejek
 - Kończenie menedżera kolejek i określanie opcji -r, ponowne połączenie, opcja w komendzie **endmqm**
- Opcje MQCONNX MQCNO sterują, czy włączono automatyczne ponowne nawiązanie połączenia z klientem. Opcje są opisane w sekcji [Opcje ponownego połączenia](#).
- Automatyczne ponowne połączenie klienta wysyła wywołania MQI w imieniu aplikacji, aby odtworzyć uchwyt połączenia i uchwyt do innych otwartych obiektów, dzięki czemu program może wznowić normalne przetwarzanie po przetworzeniu wszystkich błędów MQI, które spowodowały zerwane połączenie. Patrz [“Odtwarzanie automatycznie ponownie podłączonego klienta”](#) na stronie 543.
- Jeśli napisano program obsługi wyjścia kanału dla połączenia, wyjście odbiera te dodatkowe wywołania MQI.
- Istnieje możliwość zarejestrowania procedury obsługi zdarzeń ponownego połączenia, która jest wyzwalana po rozpoczęciu ponownego połączenia, a po zakończeniu.

Mimo że planowany czas ponownego połączenia to nie więcej niż minutę, ponowne połączenie może zająć więcej czasu, ponieważ menedżer kolejek może mieć wiele zasobów do zarządzania. W tym czasie aplikacja kliencka może zawierać blokady, które nie należą do zasobów IBM MQ . Istnieje wartość limitu czasu, którą można skonfigurować w taki sposób, aby ograniczyć czas oczekiwania klienta na ponowne połączenie. Wartość (w sekundach) jest ustawiana w pliku `mqclient.ini` .

```
Channels:
MQReconnectTimeout = 1800
```

Po przekroczeniu limitu czasu nie są podejmowane żadne próby ponownego nawiązania połączenia. Gdy system wykryje, że upłynął limit czasu, zwracany jest błąd `MQRC_RECONNECT_FAILED` .

Pojęcia pokrewne

[Klienci z możliwością ponownego nawiązania połączenia](#)

Zadania pokrewne

[Zatrzymywanie menedżera kolejek](#)

z/OS

Monitorowanie komunikatów konsoli

W systemie IBM MQ for z/OSistnieje pewna liczba komunikatów informacyjnych wysłanych przez menedżer kolejek lub inicjator kanału, które powinny zostać uznane za szczególnie istotne. Te komunikaty same w sobie nie wskazują na problem, ale mogą być przydatne w śledzeniu, ponieważ wskazują na potencjalny problem, który może wymagać rozwiązania.

Obecność tych komunikatów konsoli może również wskazywać, że aplikacja użytkownika umieszcza dużą liczbę komunikatów w zestawie stron, co może być objawem większego problemu:

- Problem z aplikacją użytkownika, który jest przyczyną komunikatów PUTs, takich jak niekontrolowana pętla.
- Aplikacja użytkownika, która pobierze komunikaty z kolejki, już nie działa.

Komunikaty konsoli do monitorowania

Poniższa lista zawiera komunikaty, które mogą wskazywać na większe problemy. Określ, czy konieczne jest śledzenie tych komunikatów za pomocą automatyzacji systemu i udostępnij odpowiednią dokumentację, aby możliwe było skuteczne monitorowanie potencjalnych problemów.

CSQI004I: nazwa_csect ROZWAŻ INDEKSOWANIE nazwa_kolejki BY typ_indeksu FOR typ_połączenia nazwa_połączenia nazwa_połączenia, liczba_komunikatów KOMUNIKATY POMINIĘTE

- Menedżer kolejek wykrył aplikację odbierającą komunikaty według identyfikatora komunikatu lub identyfikatora korelacji z kolejki, która nie ma zdefiniowanego indeksu.
- Rozważ utworzenie indeksu dla zidentyfikowanej kolejki przez zmianę obiektu kolejki lokalnej *nazwa-kolejki*, atrybutu INDXTYPE na wartość *typ-indeksu*.

CSQI031I: nazwa_csect NOWY PRZYDZIAŁ ZESTAWU STRON psid ZOSTAŁ POMYŚLNIE SFORMATOWANY

- Sprawdź głębokość kolejki przydzielonej do tego zestawu stron.
- Zbadaj przyczynę niepowodzenia przetwarzania komunikatów.

CSQI041I: csect-name JOB nazwa_zadania USER userid WYSTĄPIŁ BŁĄD PODCZAS DOSTĘPU DO ZESTAWU STRON psid

- Określ, czy zestaw stron jest przydzielony do menedżera kolejek.
- Wywołaj komendę **DISPLAY USAGE**, aby określić stan zestawu stron.
- Dodatkowe komunikaty o błędach znajdują się w protokole zadania menedżera kolejek.

CSQI045I: csect-name Log RBA osiągnęła poziom rba. Planowanie resetowania dziennika

- Zaplanuj zatrzymanie menedżera kolejek w dogodnym czasie i zresetowanie dzienników.
- Jeśli menedżer kolejek używa 6-bajtowych strategii RBA dziennika, należy rozważyć przekształcenie menedżera kolejek w taki sposób, aby używał 8-bajtowych strategii RBA dziennika.

CSQI046E: csect-name Log RBA osiągnęła poziom rba. Resetowanie dziennika

- Zaplanuj zatrzymanie menedżera kolejek w dogodnym czasie i zresetowanie dzienników.
- Jeśli menedżer kolejek używa 6-bajtowych strategii RBA dziennika, należy rozważyć przekształcenie menedżera kolejek w taki sposób, aby używał 8-bajtowych strategii RBA dziennika.

CSQI047E: csect-name Log RBA osiągnęła poziom rba. Zatrzymywanie menedżera kolejek i resetowanie dzienników

- Zatrzymaj natychmiast menedżer kolejek i zresetuj dzienniki.
- Jeśli menedżer kolejek używa 6-bajtowych strategii RBA dziennika, należy rozważyć przekształcenie menedżera kolejek w taki sposób, aby używał 8-bajtowych strategii RBA dziennika.

CSQJ004I: AKTYWNA KOPIA DZIENNIKA n NIEAKTYWNE, LOGOWANIE W TRYBIE POJEDYNCZYM, ENDRBA= ttt

- Menedżer kolejek aktywował tryb rejestrowania 'single'. Często wskazuje to na problem z przenoszeniem dzienników.
- Uruchom komendę **DISPLAY LOG**, aby określić ustawienia dupleksowania dzienników aktywnych i archiwalnych. Na tym ekranie jest również wyświetlana liczba aktywnych dzienników wymagających przetwarzania odciążania.
- Dodatkowe komunikaty o błędach znajdują się w protokole zadania menedżera kolejek.

CSQJ031D: NAZWA_CSECT, NALEŻY ZRESETOWAĆ ZAKRES LOG RBA. ODPOWIEDZ 'Y', ABY KONTYNUOWAĆ URUCHAMIANIE, LUB 'N', ABY ZAMKNAĆ SYSTEM

- Zatrzymaj menedżer kolejek i zresetuj dzienniki tak szybko, jak to możliwe, a następnie zresetuj dzienniki.
- Jeśli menedżer kolejek używa 6-bajtowych strategii RBA dziennika, należy rozważyć przekształcenie menedżera kolejek w taki sposób, aby używał 8-bajtowych strategii RBA dziennika.

CSQJ032E: csect-name alert-lvl -ZBLIŻA SIĘ KONIEC ZAKRESU RBA DZIENNIKA max-rba. CURRENT LOG RBA IS bieżący-rba.

- Zaplanuj zatrzymanie menedżera kolejek i zresetowanie dzienników tak szybko, jak to możliwe.
- Jeśli menedżer kolejek używa 6-bajtowych strategii RBA dziennika, należy rozważyć przekształcenie menedżera kolejek w taki sposób, aby używał 8-bajtowych strategii RBA dziennika.

CSQJ110E: OSTATNIA KOPIA n ZESTAW DANYCH AKTYWNEGO DZIENNIKA TO nnn PROCENT ZAPEŁNIENIA

- Wykonaj kroki, aby zakończyć inne oczekujące zadania przenoszenia, wykonując żądanie wyświetlenia w celu określenia zaległych żądań związanych z procesem przenoszenia dziennika. Podejmij niezbędne działania, aby spełnić wszystkie żądania, i zezwolić na przenoszenie, aby kontynuować.
- Należy rozważyć, czy istnieje wystarczająca liczba aktywnych zestawów danych dziennika. W razie potrzeby można dynamicznie dodawać dodatkowe zestawy danych dziennika za pomocą komendy DEFINE LOG.

CSQJ111A: BRAK MIEJSCA W AKTYWNYCH ZESTAWACH DANYCH DZIENNIKA

- Wykonaj żądanie wyświetlania, aby upewnić się, że nie ma żadnych zaległych żądań, które są powiązane z procesem przenoszenia dziennika. Podejmij niezbędne działania, aby spełnić wszystkie żądania, i zezwolić na przenoszenie, aby kontynuować.
- Należy rozważyć, czy istnieje wystarczająca liczba aktywnych zestawów danych dziennika. W razie potrzeby można dynamicznie dodawać dodatkowe zestawy danych dziennika za pomocą komendy DEFINE LOG.
- Jeśli opóźnienie było spowodowane brakiem zasobu wymaganego do odciążenia, należy udostępnić niezbędny zasób, aby umożliwić zakończenie odciążania i w ten sposób zezwolić na kontynuowanie rejestrowania. Więcej informacji na temat odtwarzania po tym warunku zawiera sekcja Problemy z archiwizacją dziennika.

CSQJ114I: BŁĄD W ZESTAWIE DANYCH ARCHIWUM, PRZENOSZENIE JEST KONTYNUOWANE Z GENEROWANYM TYLKO JEDNYM ZESTAWEM DANYCH ARCHIWUM

- Dodatkowe komunikaty o błędach znajdują się w protokole zadania menedżera kolejek.
- Utwórz drugą kopię dziennika archiwalnego i ręcznie zaktualizuj BSDS.

CSQJ115E: OPERACJA PRZENOSZENIA NIE POWIODŁA SIĘ, NIE MOŻNA PRZYDZIELIĆ ZESTAWU DANYCH ARCHIWUM

Przejrzyj informacje o statusie błędu komunikatu CSQJ103E lub CSQJ073E. Popraw warunek, który spowodował błąd przydziału zestawu danych, tak aby podczas ponownej próby możliwe było przeniesienie.

CSQJ136I: NIE MOŻNA PRZYDZIELIĆ JEDNOSTKI TAŚM DLA POŁĄCZENIA-ID= xxxx CORRELATION-ID= yyyyyy, m ALLOCATED n ALLOWED

- Dodatkowe komunikaty o błędach znajdują się w protokole zadania menedżera kolejek.

CSQJ151I: csect-name BŁĄD PODCZAS ODCZYTYWANIA ADRESU RBA rrr, CONNECTION-ID= xxxx CORRELATION-ID= yyyyyy REASON CODE= ccc

- Dodatkowe komunikaty znajdują się w protokole zadania menedżera kolejek.
- Wydadaj komendę **DISPLAY CONN**, aby określić, które połączenie nie zatwierdza swojej aktywności.

- Upewnij się, że aplikacja może zatwierdzić swoje aktualizacje.

CSQJ160I: ZNALEZIONO DŁUGO DZIAŁAJĄCE UOW, URID= URID CONNECTION NAME= nazwa

- Dodatkowe komunikaty znajdują się w protokole zadania menedżera kolejek.
- Wydadaj komendę **DISPLAY CONN** , aby określić, które połączenie nie zatwierdza swojej aktywności.
- Upewnij się, że aplikacja może zatwierdzić swoje aktualizacje.

CSQJ161I: NIEROZSTRZYgniĘTA JEDNOSTKA PRACY PO n OFFLOADS, URID= URID CONNECTION NAME= nazwa

- Określ, czy zestaw stron jest przydzielony do menedżera kolejek.
- Wywołaj komendę **DISPLAY USAGE** , aby określić stan zestawu stron.
- Dodatkowe komunikaty znajdują się w protokole zadania menedżera kolejek.

CSQP011E: STATUS BŁĘDU POŁĄCZENIA kod powrotu DLA ZESTAWU STRON psid

- Sprawdź głębokość kolejki przydzielonej do tego zestawu stron.
- Zbadaj przyczynę niepowodzenia przetwarzania komunikatów.

CSQP013I: nazwa_csect NOWY PRZYDZIAŁ UTWORZONY DLA IDENTYFIKATORA PSID ZESTAWU STRON. NOWY PRZYDZIAŁ ZOSTANIE SFORMATOWANY

- Sprawdź głębokość kolejki przydzielonej do tego zestawu stron.
- Zbadaj przyczynę niepowodzenia przetwarzania komunikatów.
- Określ, czy kolejki muszą być przemieszczane do innego zestawu stron.
- Jeśli wolumin jest pełny, określ, czy konieczne jest ustawienie zestawu stron jako zestawu danych z wieloma woluminami. Jeśli zestaw stron jest już wielowoluminowy, należy rozważyć dodanie kolejnych woluminów do używanej grupy pamięci masowej. Po udostępnieniu więcej miejsca należy ponowić próbę rozwinięcia, ustawiając metodę **EXPAND** zestawu stron na wartość **SYSTEM**. Jeśli wymagana jest ponowna próba, należy przetestować parametr **EXPAND** na wartość **SYSTEM** , a następnie powrócić do normalnego ustawienia.

CSQP014E: csect-name EXPANSION FAILED FOR PAGE SET psid. PRZYSZŁE ŻĄDANIA ROZSZERZENIA ZOSTANĄ ODRZUCONE

- Sprawdź głębokość kolejki przydzielonej do tego zestawu stron.
- Zbadaj przyczynę niepowodzenia przetwarzania komunikatów.
- Określ, czy kolejki muszą być przemieszczane do innego zestawu stron.

CSQP016E: nazwa_csect ZESTAW STRON psid OSIĄGNĄŁ MAKSYMALNĄ LICZBĘ PRZYDZIAŁÓW. NIE MOŻNA GO PONOWNIE ROZSZERZYĆ

- Sprawdź głębokość kolejki przydzielonej do tego zestawu stron.
- Zbadaj przyczynę niepowodzenia przetwarzania komunikatów.

CSQP017I: URUCHOMIONO ROZSZERZENIE CSECT-NAME DLA ZESTAWU STRON psid

Wydadaj komendy **DISPLAY THREAD**, aby określić stan jednostek pracy w IBM MQ.

CSQP047E: Niedostępne zestawy stron mogą powodować problemy-należy podjąć działania w celu rozwiązania tej sytuacji

- Postępuj zgodnie z instrukcjami programisty systemowego.

CSQQ008I: nn jednostek odzyskiwania jest nadal wątpliwych w menedżerze kolejek qqqq

- Sprawdź stan kolejki niedostarczonych komunikatów. Upewnij się, że kolejka niedostarczonych komunikatów nie jest wyłączona za pomocą komendy **PUT**.
- Upewnij się, że kolejka niedostarczonych komunikatów nie jest w limicie **MAXMSG**.

CSQQ113I: nazwa_psb ID_regionu Nie można przetworzyć tego komunikatu

- Sprawdź zestaw danych **CSQOUTX**, aby określić przyczynę niepowodzenia **CSQINPX**.

- Niektóre komendy mogą nie być przetwarzane.

CSQX035I: csect-name Połączenie z menedżerem kolejek qmgr-name zatrzymywane lub zerwane, MQCC= mqcc MQRC= mqrc (mqrc-text)

- Sprawdź kod MQRC, aby określić przyczynę niepowodzenia.
- Te kody są udokumentowane w komunikatach systemu IBM MQ for z/OS, kodach zakończenia i kodach przyczyny.

CSQX032I: csect-name Program obsługi komendy inicjowania został zakończony

- Sprawdź kod MQRC, aby określić przyczynę niepowodzenia.
- Te kody są udokumentowane w komunikatach systemu IBM MQ for z/OS, kodach zakończenia i kodach przyczyny.

CSQX048I: csect-name Nie można przekształcić komunikatu dla nazwa, MQCC= mqcc MQRC= mqrc (mqrc-text)

- Sprawdź protokół zadania, aby określić przyczynę niepowodzenia TCP/IP.
- Sprawdź, czy w przestrzeni adresowej TCP/IP nie ma błędów.

CSQX234I: csect-name Program nasłuchujący został zatrzymany, TRPTYPE= trptype INDISP= dyspozycja

- Jeśli program nasłuchujący nie zostanie zatrzymany, po użyciu komendy **STOP** należy sprawdzić przestrzeń adresową TCP/IP pod kątem błędów.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami programisty systemowego.

CSQX407I: csect-name Kolejka klastra nazwa-kolejki niespójne definicje

- Wiele kolejek klastra w obrębie klastra ma niespójne wartości. Zbadaj i rozwiąż różnice.

CSQX411I: csect-name Menedżer repozytorium został zatrzymany

- Jeśli menedżer repozytorium został zatrzymany z powodu błędu, sprawdź komunikaty w protokole zadania.

CSQX417I: csect-name Dla usuwanego menedżera kolejek pozostają nadawcy klastrów nazwa_menedżera_kolejek

- Postępuj zgodnie z instrukcjami programisty systemowego.

CSQX418I: csect-name Tylko jedno repozytorium dla klastra nazwa_klastra

- W celu zwiększenia wysokiej dostępności klastry powinny być skonfigurowane z dwoma pełnymi repozytoriami.

CSQX419I: csect-name Brak odbiorników klastra dla klastra nazwa_klastra

- Postępuj zgodnie z instrukcjami programisty systemowego.

CSQX420I: csect-name Brak repozytoriów dla klastra nazwa_klastra

- Postępuj zgodnie z instrukcjami programisty systemowego.

CSQX448E: csect-name Menedżer repozytorium jest zatrzymywany z powodu błędów. Restart za n s

- Postępuj zgodnie z instrukcjami programisty systemowego.

Ten komunikat jest umieszczany co 600 sekund (10 minut) do momentu, gdy system SYSTEM.CLUSTER.COMMAND.QUEUE jest włączona za pomocą komendy:

```
ALTER QLOCAL(SYSTEM.CLUSTER.COMMAND.QUEUE) GET(ENABLED)
```

Przed włączeniem kolejki może być wymagana ręczna interwencja w celu rozwiązania problemu, który spowodował zakończenie menedżera repozytorium, przed wystaniem pierwszego komunikatu CSQX448E.

CSQX548E: csect-name Komunikaty wysłane do lokalnej kolejki niedostarczonych komunikatów, kanał nazwa-kanału reason=mqrc (mqrc-text)

- Postępuj zgodnie z instrukcjami programisty systemowego.

CSQX788I: csect-name Wyszukiwanie DNS dla adresu adres za pomocą funkcji 'func' trwało n sekund

- Postępuj zgodnie z instrukcjami programisty systemowego.

CSQY225E: csect-name Menedżer kolejek jest krytycznie krótki dla lokalnej pamięci masowej nad słupkiem-wykonaj działanie

- Menedżer kolejek jest uruchomiony z krytycznym skrótem pamięci wirtualnej powyżej paska. Należy podjąć działania w celu złagodzenia sytuacji i uniknięcia nieprawidłowego zakończenia działania menedżera kolejek.

CSQ5038I: csect-name Zadanie usługi zadania usługi nie odpowiada od hh.mm.ss.nnnnnn. Sprawdzanie, czy nie występują problemy z produktem Db2

- Postępuj zgodnie z instrukcjami programisty systemowego.

Konfiguracje o wysokiej dostępności

Aby obsługiwać menedżery kolejek produktu IBM MQ w konfiguracji wysokiej dostępności (HA), można skonfigurować menedżery kolejek do pracy z menedżerem wysokiej dostępności, takim jak PowerHA for AIX (dawniej HACMP) lub Microsoft Cluster Service (MSCS) lub menedżery kolejek z wieloma instancjami produktu IBM MQ. **V9.1.0** W systemach Linux można również wdrażać zreplikowane menedżery kolejek danych (RDQMs), które wykorzystują grupę opartą na kworum w celu zapewnienia wysokiej dostępności.

MQ Appliance Inną opcją w przypadku rozwiązania wysokiej dostępności lub odtwarzania po awarii jest wdrożenie pary urządzeń IBM MQ. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [Wysoka dostępność i Odtwarzanie po awarii](#) w dokumentacji produktu IBM MQ Appliance.

Należy pamiętać o następujących definicjach konfiguracji:

Klasy menedżerów kolejek

Grupy dwóch lub większej liczby menedżerów kolejek na jednym lub większej liczby komputerów, zapewniające automatyczne połączenie wzajemne i zezwalające na współużytkowanie kolejek między nimi w celu równoważenia obciążenia i nadmiarowości. Począwszy od systemu IBM WebSphere MQ 7.1, odtwarzanie po błędach klastra powoduje wystąpienie problemów, które spowodowały problemy do czasu rozwiązania problemów.

Klasy HA

Klasy HA to grupy dwóch lub większej liczby komputerów i zasobów, takich jak dyski i sieci, połączone ze sobą i skonfigurowane w taki sposób, aby w przypadku awarii jeden menedżer wysokiej dostępności, taki jak HACMP (UNIX) lub MSCS (Windows) wykonuje *przełączenie awaryjne*. Przełączenie awaryjne przenosi dane stanu aplikacji z uszkodzonego komputera na inny komputer w klastrze i ponownie inicjuje ich działanie w tym klastrze. Zapewnia to wysoką dostępność usług działających w klastrze wysokiej dostępności. Relacja między klastrami produktu IBM MQ i klastrami wysokiej dostępności jest opisana w sekcji ["Relacja klastrów wysokiej dostępności do klastrów menedżerów kolejek"](#) na stronie 459.

Menedżery kolejek z wieloma instancjami

Instancje tego samego menedżera kolejek skonfigurowanego na dwóch lub więcej komputerach. Uruchomienie wielu instancji powoduje, że jedna instancja staje się aktywną instancją, a pozostałe instancje stają się stażami. Jeśli aktywna instancja nie powiedzie się, instancja rezerwowa działająca na innym komputerze automatycznie przejmuje tę instancję. Menedżerów kolejek z wieloma instancjami można używać do konfigurowania własnych, wysoko dostępnych systemów przesyłania komunikatów opartych na produkcie IBM MQ, bez konieczności stosowania technologii klastrowych, takich jak HACMP lub MSCS. Klasy wysokiej dostępności i menedżery kolejek z wieloma instancjami są alternatywnymi sposobami udostępniania menedżerów kolejek w wysokiej dostępności. Nie należy

łączyć ich poprzez umieszczenie menedżera kolejek z wieloma instancjami w klastrze o wysokiej dostępności.

V 9.1.0 Menedżery kolejek danych replikowanych wysokiej dostępności (HA RDQMs)

Instancje tego samego menedżera kolejek skonfigurowanego na każdym węźle w grupie trzech serwerów Linux . Jedną z trzech instancji jest instancja aktywna. Dane z aktywnej instancji kolejek są synchronicznie replikowane do pozostałych dwóch instancji, dlatego jedna z tych instancji może przejąć się w razie wystąpienia awarii. Grupowanie serwerów jest kontrolowane przez Pacemaker, a replikacja przez DRBD.

V 9.1.0 Menedżery kolejek danych zreplikowanych odtwarzania po awarii (DR RDQMs)

Menedżer kolejek jest uruchamiany w węźle podstawowym w jednym ośrodku, a dodatkowa instancja tego menedżera kolejek znajduje się w węźle odtwarzania w innym ośrodku. Dane są replikowane między instancją podstawową a instancją dodatkową, a jeśli z jakiegoś powodu węzeł podstawowy zostanie utracony, instancja dodatkowa może zostać wykonana w instancji podstawowej i uruchomiona. Oba węzły muszą być serwerami Linux . Replikacja jest sterowana przez DRBD.

Różnice między menedżerami kolejek z wieloma instancjami i klastrami HA

Menedżery kolejek o wielu instancjach i klastry HA są alternatywnymi sposobami osiągnięcia wysokiej dostępności dla menedżerów kolejek. Poniżej przedstawiono kilka punktów, które podkreślają różnice między tymi dwoma podejściami.

Menedżery kolejek o wielu instancjach obejmują następujące funkcje:

- Podstawowa obsługa przełączania awaryjnego zintegrowana z produktem IBM MQ
- Szybsze przełączanie awaryjne niż klastry wysokiej dostępności
- Prosta konfiguracja i obsługa
- Integracja z produktem IBM MQ Explorer

Ograniczenia dotyczące menedżerów kolejek z wieloma instancjami obejmują:

- Wymagana wysokowydajność, wysoka wydajność w sieciowej pamięci masowej
- Bardziej złożona konfiguracja sieci, ponieważ menedżer kolejek zmienia adres IP, gdy kończy się niepowodzeniem

Klastry HA obejmują następujące funkcje:

- Możliwość koordynowania wielu zasobów, takich jak serwer aplikacji lub baza danych.
- Bardziej elastyczne opcje konfiguracji, w tym klastry składające się z więcej niż dwóch węzłów
- Możliwość wielokrotnego przełączania awaryjnego bez interwencji operatora
- Przejęcie adresu IP menedżera kolejek w ramach przełączania awaryjnego

Ograniczenia klastrów wysokiej dostępności obejmują:

- Wymagany jest dodatkowy zakup produktu i jego umiejętności
- Wymagane są dyski, które mogą być przełączane między węzłami klastra
- Konfiguracja klastrów HA jest stosunkowo złożona
- Przełączanie awaryjne jest dość powolne, ale najnowsze produkty klastrowe HA poprawiają ten problem.
- W skryptach, które są używane do monitorowania zasobów, takich jak menedżery kolejek, mogą wystąpić zbędne awarie.

Relacja klastrów wysokiej dostępności do klastrów menedżerów kolejek

Klastry menedżera kolejek udostępniają równoważenie obciążenia komunikatów między dostępnymi instancjami kolejek klastra menedżerów kolejek. Zapewnia to wyższą dostępność niż pojedynczy menedżer kolejek, ponieważ po awarii menedżera kolejek aplikacje przesyłania komunikatów mogą nadal

wysyłać komunikaty do i uzyskiwać dostęp do pozostałych instancji kolejki klastra menedżera kolejek. Jednak mimo że klastry menedżera kolejek automatycznie kierują nowe komunikaty do dostępnych menedżerów kolejek w klastrze, komunikaty znajdujące się obecnie w kolejce niedostępnego menedżera kolejek nie są dostępne do momentu zrestartowania tego menedżera kolejek. Z tego powodu tylko klastry menedżera kolejek nie zapewniają wysokiej dostępności wszystkich danych komunikatów lub zapewniają automatyczne wykrywanie awarii menedżera kolejek i automatyczne wyzwalanie restartu menedżera kolejek lub przełączania awaryjnego. Te funkcje udostępniają klastry o wysokiej dostępności (HA). Dwa typy skupień mogą być używane razem do dobrego efektu. Informacje na temat wprowadzania do klastrów menedżerów kolejek zawiera sekcja [Projektowanie klastrów](#).

Zadania pokrewne

MQ Adv. Linux CD V 9.1.4 Wysoka dostępność dla produktu IBM MQ
[Advanced certified container](#)

Linux UNIX Klastry HA w systemie UNIX and Linux

Produktu IBM MQ można używać z klastrem wysokiej dostępności (HA) na platformach UNIX and Linux : na przykład PowerHA dla AIX (wcześniej HACMP), Veritas Cluster Server, HP Serviceguard lub Red Hat Enterprise Linux z Red Hat Cluster Suite.

Przed produktem IBM WebSphere MQ 7.0.1 udostępniono program SupportPac MC91 , który pomaga w konfigurowaniu klastrów wysokiej dostępności. Produkt IBM WebSphere MQ 7.0.1 udostępniał większy stopień kontroli niż poprzednie wersje, w których menedżery kolejek przechowują dane. Ułatwia to konfigurowanie menedżerów kolejek w klastrze o wysokiej dostępności. Większość skryptów udostępnionych przy użyciu pakietu SupportPac MC91 nie jest już wymagana, a pakiet SupportPac jest wycofany.

W tej sekcji przedstawiono "Konfiguracje klastra HA" na stronie 460, relację klastrów wysokiej dostępności z klastrami menedżera kolejek, "IBM MQ klienci" na stronie 461 i "IBM MQ działające w klastrze o wysokiej dostępności" na stronie 461, a także prowadzi użytkownika przez kroki i udostępnia przykładowe skrypty, które można dostosować do konfiguracji menedżerów kolejek za pomocą klastra wysokiej dostępności.

Aby uzyskać pomoc w krokach konfiguracji opisanych w tej sekcji, należy zapoznać się z dokumentacją klastra wysokiej dostępności (HA), w szczególności z informacjami o środowisku.

Konfiguracje klastra HA

W tej sekcji termin *węzeł* jest używany do odwołania się do jednostki, na której działa system operacyjny, a oprogramowanie wysokiej dostępności; "komputer", "system" lub "komputer" lub "partycja" lub "serwer modułowe" mogą być uważane za synonimy w tym użyciu. Produkt IBM MQ może być używany do konfigurowania konfiguracji rezerwowej lub przejścia, w tym przejścia wzajemnego, w którym wszystkie węzły klastra działają pod obciążeniem IBM MQ .

Konfiguracja *gotowości* jest najbardziej podstawową konfiguracją klastra wysokiej dostępności, w której jeden węzeł wykonuje pracę, podczas gdy drugi węzeł działa tylko jako rezerwowany. Węzeł rezerwowany nie wykonuje pracy i jest określany jako bezczynny; ta konfiguracja jest czasami nazywana *zimną rezerwą*. Taka konfiguracja wymaga wysokiego stopnia nadmiarowości sprzętu. W celu ekonomii na sprzęcie możliwe jest rozszerzenie tej konfiguracji tak, aby posiadała wiele węzłów roboczych z jednym węzłem rezerwowym. Chodzi o to, że węzeł rezerwowany może przejąć pracę dowolnego innego węzła roboczego. Ta konfiguracja jest nadal określana jako konfiguracja w trybie gotowości, a czasami jako konfiguracja "N+1".

Konfiguracja *przejścia* jest bardziej zaawansowaną konfiguracją, w której wszystkie węzły wykonują pewne prace, a praca krytyczna może zostać przejęta w przypadku awarii węzła.

Konfiguracja *przejścia jednostronnego* to jedna, w której węzeł rezerwowany wykonuje pewne dodatkowe, niekrytyczne i nieruchome prace. Ta konfiguracja jest podobna do konfiguracji rezerwowej, ale z (niekrytyczną) pracą wykonywaną przez węzeł rezerwowany.

Konfiguracja *wzajemnego przejęcia* to jedna, w której wszystkie węzły wykonują pracę o wysokiej dostępności (ruchomej). Ten typ konfiguracji klastra HA jest również czasem nazywany "aktywny/aktywny", aby wskazać, że wszystkie węzły aktywnie przetwarzają newralgiczne obciążenie.

W przypadku rozszerzonej konfiguracji rezerwowej lub dowolnej konfiguracji przejęcia ważne jest uwzględnienie obciążenia szczytowego, które może zostać umieszczone w węźle, który może przejąć pracę innych węzłów. Taki węzeł musi mieć wystarczającą moc obliczeniową do utrzymania akceptowalnego poziomu wydajności.

Relacja klastrów wysokiej dostępności do klastrów menedżerów kolejek

Klasy menedżera kolejek ograniczają administrowanie i zapewniają równoważenie obciążenia komunikatami w instancjach kolejek klastra menedżerów kolejek. Oferują one również wyższą dostępność niż pojedynczy menedżer kolejek, ponieważ po awarii menedżera kolejek aplikacje przesyłania komunikatów mogą nadal uzyskiwać dostęp do zachowujących się instancji kolejki klastra menedżera kolejek. Jednak tylko klasy menedżerów kolejek nie zapewniają automatycznego wykrywania awarii menedżera kolejek i automatycznego wyzwalania restartu menedżera kolejek lub przełączania awaryjnego. Klasy HA udostępniają te funkcje. Dwa typy skupień mogą być używane razem do dobrego efektu.

IBM MQ klienty

Klienty IBM MQ komunikujące się z menedżerem kolejek, które mogą podlegać restartowaniu lub przejęciu, muszą być zapisane w celu tolerowania zerwania połączenia i muszą wielokrotnie próbować ponownie nawiązać połączenie. Produkt IBM WebSphere MQ 7 wprowadził składniki w przetwarzaniu tabeli definicji kanatu klienta (CCDT), która pomaga w dostępności połączeń i równoważeniu obciążenia. Jednak nie są one bezpośrednio istotne podczas pracy z przełączaniem awaryjnym.

Funkcja transakcyjna umożliwia IBM MQ MQI client uczestniczenie w transakcjach dwufazowych, o ile klient jest połączony z tym samym menedżerem kolejek. Funkcje transakcyjne nie mogą korzystać z technik, takich jak system równoważenia obciążenia IP, do wyboru z listy menedżerów kolejek. Jeśli używany jest produkt wysokiej dostępności, menedżer kolejek zachowuje swoją tożsamość (nazwę i adres), w zależności od tego, który węzeł jest uruchomiony, a więc funkcje transakcyjne mogą być używane z menedżerami kolejek, które są pod kontrolą wysokiej dostępności.

IBM MQ działające w klastrze o wysokiej dostępności

Wszystkie klasy HA mają pojęcie jednostki przełączania awaryjnego. Jest to zestaw definicji, który zawiera wszystkie zasoby, które składają się na usługę wysokiej dostępności. Jednostka przełączania awaryjnego obejmuje samą usługę i wszystkie inne zasoby, od których to zależy.

Rozwiązania wysokiej dostępności używają różnych terminów dla jednostki przełączania awaryjnego:


- W systemie PowerHA dla AIX jednostka przełączania awaryjnego jest nazywana *grupą zasobów*.
- Na serwerze Veritas Cluster Server jest on znany jako *grupa usług*.
- W Serwiseguard jest nazywany *pakiem*.

W tym temacie użyto terminu *grupa zasobów*, który oznacza jednostkę przełączania awaryjnego.

Najmniejszą jednostką przełączania awaryjnego dla produktu IBM MQ jest menedżer kolejek. Zwykle grupa zasobów zawierająca menedżer kolejek zawiera również dyski współużytkowane w grupie woluminów lub grupie dysków, które są zarezerwowane wyłącznie do użycia przez grupę zasobów, oraz adres IP, który jest używany do łączenia się z menedżerem kolejek. Możliwe jest również dołączenie innych zasobów produktu IBM MQ, takich jak program nasłuchujący lub monitor wyzwalacza w tej samej grupie zasobów, albo jako oddzielne zasoby, albo pod kontrolą samego menedżera kolejek.

Menedżer kolejek, który ma być używany w klastrze o wysokiej dostępności, musi mieć swoje dane i dzienniki na dyskach, które są współużytkowane przez węzły w klastrze. Klaster wysokiej dostępności zapewnia, że tylko jeden węzeł w klastrze może w danej chwili zapisywać dane na dyskach. Klaster wysokiej dostępności może używać skryptu monitora do monitorowania stanu menedżera kolejek.

Możliwe jest użycie pojedynczego dysku współużytkowanego zarówno dla danych, jak i dzienników powiązanych z menedżerem kolejek. Jednak normalną praktyką jest używanie oddzielnych współużytkowanych systemów plików, dzięki czemu mogą być one niezależnie wielkości i dostrajane.



Rysunek 72. Klaster wysokiej dostępności

Rysunek 1 przedstawia klaster wysokiej dostępności z dwoma węzłami. Klaster wysokiej dostępności zarządza dostępnością menedżera kolejek, który został zdefiniowany w grupie zasobów. Jest to konfiguracja aktywna/pasywna lub zimna, ponieważ tylko jeden węzeł, węzeł A, obecnie działa w menedżerze kolejek. Menedżer kolejek został utworzony wraz z danymi i plikami dziennika na dysku współużytkowanym. Menedżer kolejek ma adres IP usługi, który jest również zarządzany przez klaster wysokiej dostępności. Menedżer kolejek jest zależny od dysku współużytkowanego i jego adresu IP usługi. Gdy klaster wysokiej dostępności nie powiedzie się z poziomu węzła A do węzła B, najpierw przenosi zasoby zależne menedżera kolejek do węzła B, a następnie uruchamia menedżer kolejek.

Jeśli klaster wysokiej dostępności zawiera więcej niż jeden menedżer kolejek, konfiguracja klastra wysokiej dostępności może spowodować, że co najmniej dwa menedżery kolejek działające w tym samym węzle zostaną uruchomione w tym samym węzle po przełączeniu awaryjnym. Każdy menedżer kolejek w klastrze o wysokiej dostępności musi być przypisany do własnego numeru portu, który jest używany w dowolnym węzle klastra, który ma być aktywny w danym momencie.

Ogólnie klaster wysokiej dostępności jest uruchamiany jako użytkownik root. Produkt IBM MQ jest uruchamiany jako użytkownik mqm. Administrowanie produktem IBM MQ jest przyznawane członkom grupy mqm. Upewnij się, że zarówno użytkownik mqm, jak i grupa istnieją we wszystkich węzłach klastra HA. ID użytkownika i ID grupy muszą być spójne w klastrze. Administrowanie produktem IBM MQ przez użytkownika root nie jest dozwolone. Skrypty, które uruchamiają, zatrzymują lub monitorują skrypty, muszą przełączać się na użytkownika mqm.


Uwaga: Produkt IBM MQ musi być poprawnie zainstalowany we wszystkich węzłach. Nie można współużytkować plików wykonywalnych produktu.

and Linux

Menedżer kolejek produktu IBM MQ w klastrze o wysokiej dostępności wymaga, aby pliki danych i pliki dziennika były wspólnie nazwanymi zdalnymi systemami plików na współużytkowanym dysku.

O tym zadaniu

Rysunek 1 przedstawia możliwy układ dla menedżera kolejek w klastrze wysokiej dostępności. Dane i katalogi dzienników menedżera kolejek znajdują się na dysku współużytkowanym, który jest podłączony w katalogu /MQHA/QM1. Ten dysk jest przełączany między węzłami klastra wysokiej dostępności w przypadku wystąpienia przełączenia awaryjnego, dzięki czemu dane są dostępne wszędzie tam, gdzie jest restartowany menedżer kolejek. W pliku mqs.ini znajduje się sekcja dla menedżera kolejek QM1. Sekcja Log w pliku qm.ini ma wartość parametru LogPath.



Rysunek 73. Współużytkowane nazwane katalogi data i log

Procedura

1. Określ nazwy punktów podłączenia dla systemów plików menedżera kolejek.
Na przykład /MQHA/qmgrname/data dla plików danych menedżera kolejek i /MQHA/qmgrname/log dla jego plików dziennika.
2. Utwórz grupę woluminów (lub grupę dysków), która będzie zawierać dane i pliki dziennika menedżera kolejek.
Ta grupa woluminów jest zarządzana przez klastr o wysokiej dostępności (HA) w tej samej grupie zasobów co menedżer kolejek.
3. Utwórz systemy plików dla danych menedżera kolejek i plików dziennika w grupie woluminów.
4. Dla każdego węzła z kolei utwórz punkty podłączenia dla systemów plików i upewnij się, że systemy plików mogą być podłączone.
Użytkownik mqm musi być właścicielem punktów podłączenia.

w systemie UNIX and Linux

Pierwszym krokiem w kierunku korzystania z menedżera kolejek w klastrze o wysokiej dostępności jest utworzenie menedżera kolejek na jednym z węzłów.

O tym zadaniu

Aby utworzyć menedżer kolejek w celu użycia w klastrze o wysokiej dostępności, należy najpierw wybrać jeden z węzłów w klastrze, na którym ma zostać utworzony menedżer kolejek, a następnie wykonać następujące kroki w tym węźle.

Procedura

1. Podłącz systemy plików menedżera kolejek w węźle.
2. Utwórz menedżer kolejek za pomocą komendy **crtmqm**.

Na przykład:

```
crtmqm -md /MQHA/qmgrname/data -ld /MQHA/qmgrname/log qmgrname
```

3. Uruchom ręcznie menedżera kolejek za pomocą komendy **strmqm**.
4. Wykonaj wszystkie początkowe konfigurowanie menedżera kolejek, takie jak tworzenie kolejek i kanałów, a następnie ustawiając menedżer kolejek w taki sposób, aby automatycznie uruchamiał program nasłuchujący podczas uruchamiania menedżera kolejek.
5. Zatrzymaj menedżer kolejek za pomocą komendy **endmqm**.
6. Aby wyświetlić komendę **addmqinf**, użyj komendy **dspmqinf**:

```
dspmqinf -o command qmgrname
```

gdzie `qmgrname` to nazwa menedżera kolejek.

Więcej informacji na temat korzystania z komendy **addmqinf** zawiera sekcja [“Dodawanie konfiguracji menedżera kolejek do innych węzłów klastra HA w systemie UNIX and Linux”](#) na stronie 464.

Komenda **addmqinf** jest wyświetlana w podobny sposób jak w następującym przykładzie:

```
addmqinf -sQueueManager -vName=qmgrname -vDirectory=qmgrname \  
-vPrefix=/var/mqm -vDataPath=/MQHA/qmgrname/data/qmgrname
```

7. Należy zwrócić uwagę na wyświetlaną komendę.
8. Odłącz systemy plików menedżera kolejek.

Co dalej

Użytkownik jest gotowy do wykonania kroków opisanych w sekcji [“Dodawanie konfiguracji menedżera kolejek do innych węzłów klastra HA w systemie UNIX and Linux”](#) na stronie 464.

klastra HA w systemie UNIX and Linux

Należy dodać informacje konfiguracyjne menedżera kolejek do innych węzłów w klastrze wysokiej dostępności.

Zanim rozpocznie

Przed zakończeniem tego zadania należy wykonać kroki opisane w sekcji [“Tworzenie menedżera kolejek klastra wysokiej dostępności w systemie UNIX and Linux”](#) na stronie 464. Po utworzeniu menedżera kolejek należy dodać informacje konfiguracyjne dla menedżera kolejek do każdego z pozostałych węzłów klastra wysokiej dostępności, wykonując następujące kroki na każdym z pozostałych węzłów.

O tym zadaniu

Podczas tworzenia menedżera kolejek w celu użycia w klastrze o wysokiej dostępności należy najpierw wybrać jeden z węzłów w klastrze, na którym ma zostać utworzony menedżer kolejek, zgodnie z opisem w sekcji [“Tworzenie menedżera kolejek klastra wysokiej dostępności w systemie UNIX and Linux”](#) na stronie 464.

Procedura

1. Podłącz systemy plików menedżera kolejek.
2. Dodaj informacje konfiguracyjne menedżera kolejek do węzła.
Istnieją dwa sposoby dodawania informacji konfiguracyjnych:
 - Bezpośrednio edytując produkt `/var/mqm/mqs.ini`.
 - Za pomocą komendy **addmqinf**, która została wyświetlona za pomocą komendy **dspmqinf** w kroku 6 w [“Tworzenie menedżera kolejek klastra wysokiej dostępności w systemie UNIX and Linux”](#) na stronie 464.
3. Uruchom i zatrzymaj menedżer kolejek w celu zweryfikowania konfiguracji.
Komendy używane do uruchamiania i zatrzymywania menedżera kolejek muszą być wydawane z tej samej instalacji produktu IBM MQ, co komenda **addmqinf**. Aby uruchomić i zatrzymać menedżer kolejek z innej instalacji niż ta, która jest obecnie powiązana z menedżerem kolejek, należy najpierw skonfigurować instalację powiązaną z menedżerem kolejek przy użyciu komendy **setmqm**. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [setmqm](#).
4. Odłącz systemy plików menedżera kolejek.

Linux

UNIX

Przykładowe skrypty powłoki do uruchamiania menedżera kolejek klastra wysokiej dostępności w systemie UNIX and Linux

Menedżer kolejek jest reprezentowany w klastrze o wysokiej dostępności jako zasób. Klaster wysokiej dostępności musi być w stanie uruchomić i zatrzymać menedżer kolejek. W większości przypadków do uruchomienia menedżera kolejek można użyć skryptu powłoki. Skrypty te należy udostępnić w tym samym miejscu na wszystkich węzłach klastra, korzystając z sieciowego systemu plików lub kopiując je do każdego z dysków lokalnych.

Uwaga: Przed zrestartowaniem menedżera kolejek, który uległ awarii, należy odłączyć aplikacje od tej instancji menedżera kolejek. Jeśli nie, menedżer kolejek może nie zostać zrestartowany poprawnie.

Przykłady odpowiednich skryptów powłoki są podane tutaj. Można dostosować je do własnych potrzeb i użyć ich w celu uruchomienia menedżera kolejek pod kontrolą klastra wysokiej dostępności.

Następujący skrypt powłoki to przykład sposobu przełączania użytkownika klastra HA na użytkownika mqm, aby można było pomyślnie uruchomić menedżer kolejek:

```
#!/bin/ksh
# A simple wrapper script to switch to the mqm user.
su mqm -c name_of_your_script $*
```

Następujący skrypt powłoki to przykład uruchamiania menedżera kolejek bez podejmowania żadnych założeń dotyczących bieżącego stanu menedżera kolejek. Należy zauważyć, że używa ona niezwykle nagłej metody zakończenia wszystkich procesów należących do menedżera kolejek:

```
#!/bin/ksh
#
# This script robustly starts the queue manager.
#
# The script must be run by the mqm user.
#
# The only argument is the queue manager name. Save it as QM variable
QM=$1
```

```

if [ -z "$QM" ]
then
  echo "ERROR! No queue manager name supplied"
  exit 1
fi

# End any queue manager processes which might be running.

srchstr="( |-m)$QM *.*$"
for process in amqzmuc0 amqzma0 amqfcxba amqfcpub amqpcsea amqzlaa0 \
               amqzlsa0 runmqchi runmqlsr amqcrsta amqirmfa amqrmppa \
               amqzfuma amqzmuf0 amqzmur0 amqzmgr0
do
  ps -ef | tr "\t" " " | grep $process | grep -v grep | \
  egrep "$srchstr" | awk '{print $2}' | \
  xargs kill -9 > /dev/null 2>&1
done

# It is now safe to start the queue manager.
# The stmqm command does not use the -x flag.
stmqm ${QM}

```

Skrypt można zmodyfikować w taki sposób, aby uruchamiał inne pokrewne programy.

Linux

UNIX

Przykładowy skrypt powłoki do zatrzymywania menedżera kolejek klastra wysokiej dostępności w systemie UNIX and Linux

W większości przypadków można użyć skryptu powłoki w celu zatrzymania menedżera kolejek. Przykłady odpowiednich skryptów powłoki są podane tutaj. Można dostosować je do własnych potrzeb i użyć ich w celu zatrzymania menedżera kolejek pod kontrolą klastra wysokiej dostępności.

Następujący skrypt jest przykładem natychmiastowego zatrzymania menedżera kolejek bez tworzenia założeń dotyczących bieżącego stanu menedżera kolejek. Skrypt musi być uruchamiany przez użytkownika mqm. W związku z tym może być konieczne zawinięcie tego skryptu w skrypcie powłoki w celu przełączenia użytkownika z klastra wysokiej dostępności na mqm. (Przykładowy skrypt powłoki jest dostępny w produkcie “Przykładowe skrypty powłoki do uruchamiania menedżera kolejek klastra wysokiej dostępności w systemie UNIX and Linux” na stronie 465).

```

#!/bin/ksh
#
# The script ends the QM by using two phases, initially trying an immediate
# end with a time-out and escalating to a forced stop of remaining
# processes.
#
# The script must be run by the mqm user.
#
# There are two arguments: the queue manager name and a timeout value.
QM=$1
TIMEOUT=$2

if [ -z "$QM" ]
then
  echo "ERROR! No queue manager name supplied"
  exit 1
fi

if [ -z "$TIMEOUT" ]
then
  echo "ERROR! No timeout specified"
  exit 1
fi

for severity in immediate brutal
do
  # End the queue manager in the background to avoid
  # it blocking indefinitely. Run the TIMEOUT timer
  # at the same time to interrupt the attempt, and try a
  # more forceful version. If the brutal version fails,
  # nothing more can be done here.

  echo "Attempting ${severity} end of queue manager '${QM}'"
  case $severity in
    immediate)

```

```

# Minimum severity of endmqm is immediate which severs connections.
# HA cluster should not be delayed by clients
endmqm -i ${QM} &
;;

brutal)
# This is a forced means of stopping queue manager processes.

srchstr="(|-m)$QM *.*$"
for process in amqzmuc0 amqzma0 amqfcxba amqfcpub amqpcsea amqzlaa0 \
               amqzlsa0 runmqchi runmqslr amqcrsta amqirmfa amqimppa \
               amqzfuma amqzmuf0 amqzmur0 amqzmgr0
do
  ps -ef | tr "\t" " " | grep $process | grep -v grep | \
  egrep "$srchstr" | awk '{print $2}' | \
  xargs kill -9 > /dev/null 2>&1
done

esac

TIMED_OUT=yes
SECONDS=0
while (( $SECONDS < ${TIMEOUT} ))
do
  TIMED_OUT=yes
  i=0
  while [ $i -lt 5 ]
  do
    # Check for execution controller termination
    srchstr="(|-m)$QM *.*$"
    cnt=`ps -ef | tr "\t" " " | grep amqzma0 | grep -v grep | \
    egrep "$srchstr" | awk '{print $2}' | wc -l`
    i=`expr $i + 1`
    sleep 1
    if [ $cnt -eq 0 ]
    then
      TIMED_OUT=no
      break
    fi
  done

  if [ ${TIMED_OUT} = "no" ]
  then
    break
  fi

  echo "Waiting for ${severity} end of queue manager '${QM}'"
  sleep 1
done # timeout loop

if [ ${TIMED_OUT} = "yes" ]
then
  continue      # to next level of urgency
else
  break         # queue manager is ended, job is done
fi

done # next phase

```

Uwaga: W zależności od procesów uruchomionych dla konkretnego menedżera kolejek lista procesów menedżera kolejek uwzględnionych w tym skrypcie może nie być pełną listą lub może zawierać więcej procesów niż procesy uruchomione dla tego menedżera kolejek:

```

for process in amqzmuc0 amqzma0 amqfcxba amqfcpub amqpcsea amqzlaa0 \
               amqzlsa0 runmqchi runmqslr amqcrsta amqirmfa amqimppa \
               amqzfuma amqzmuf0 amqzmur0 amqzmgr0

```

Proces może zostać uwzględniony lub wykluczony z tej listy w zależności od tego, która funkcja jest skonfigurowana oraz jakie procesy są uruchomione dla konkretnego menedżera kolejek. Pełną listę procesów i informacje o zatrzymywaniu procesów w określonej kolejności zawiera sekcja Ręczne zatrzymywanie menedżera kolejek w systemie UNIX i Linux.

w systemie UNIX and Linux

Zwykle można określić sposób, w jaki klaster wysokiej dostępności (HA) okresowo monitoruje stan menedżera kolejek. W większości przypadków za pomocą skryptu powłoki można użyć tego skryptu. Przykłady odpowiednich skryptów powłoki są podane tutaj. Skrypty te można dostosować do własnych potrzeb i wykorzystać je w celu przeprowadzenia dodatkowych kontroli monitorowania w środowisku.

W produkcie IBM WebSphere MQ 7.1 możliwe jest, że w systemie istnieje wiele instalacji produktu IBM MQ. Więcej informacji na temat wielu instalacji zawiera sekcja [Wiele instalacji](#). Jeśli skrypt monitorowania ma być używany w wielu instalacjach, w tym w instalacjach w wersji IBM WebSphere MQ 7.1 lub nowszej, może być konieczne wykonanie pewnych dodatkowych kroków. Jeśli instalacja podstawowa lub skrypt jest używany z wersjami wcześniejszymi niż IBM WebSphere MQ 7.1, nie ma potrzeby określania `MQ_INSTALLATION_PATH` w celu użycia skryptu. W przeciwnym razie następujące kroki zapewniają poprawne zidentyfikowanie produktu `MQ_INSTALLATION_PATH`:

1. Użyj komendy `crtmqenv` z instalacji IBM WebSphere MQ 7.1, aby zidentyfikować poprawną wartość `MQ_INSTALLATION_PATH` dla menedżera kolejek:

```
crtmqenv -m qmname
```

Ta komenda zwraca poprawną wartość `MQ_INSTALLATION_PATH` dla menedżera kolejek określonego przez parametr `qmname`.

2. Uruchom skrypt monitorowania z odpowiednimi parametrami `qmname` i `MQ_INSTALLATION_PATH`.

Uwaga: Produkt PowerHA for AIX nie udostępnia sposobu dostarczania parametru do programu monitorującego dla menedżera kolejek. Należy utworzyć osobny program monitorowania dla każdego menedżera kolejek, który hermetykuje nazwę menedżera kolejek. Poniżej znajduje się przykład skryptu używanego w produkcie AIX do hermetyzacji nazwy menedżera kolejek:

```
#!/bin/ksh
su mqm -c name_of_monitoring_script qmname MQ_INSTALLATION_PATH
```

gdzie `MQ_INSTALLATION_PATH` jest parametrem opcjonalnym, który określa ścieżkę do instalacji produktu IBM MQ, z którym powiązany jest menedżer kolejek `qmname`.

Poniższy skrypt nie jest odporny na możliwość, że program `runmqsc` zawiesi się. Zwykle klastry o wysokiej dostępności traktują zawieszony skrypt monitorujący jako awarię i same w sobie są odporne na tę możliwość.

Jednak skrypt ten toleruje menedżera kolejek w stanie początkowym. Jest to spowodowane tym, że klaster wysokiej dostępności może rozpocząć monitorowanie menedżera kolejek tak szybko, jak tylko się to zaczęło. Niektóre klastry HA rozróżniają fazę początkową i fazę uruchomienia dla zasobów, ale konieczne jest skonfigurowanie czasu trwania fazy początkowej. Ponieważ czas potrzebny na uruchomienie menedżera kolejek zależy od ilości pracy, którą musi wykonać, trudno jest wybrać maksymalny czas potrzebny do uruchomienia menedżera kolejek. Jeśli zostanie wybrana zbyt mała wartość, klaster wysokiej dostępności niepoprawnie zakłada, że menedżer kolejek zakończył się niepowodzeniem, gdy nie został zakończony. To może zaowocować niekończącą się sekwencją bajerów.

Ten skrypt musi być uruchamiany przez użytkownika `mqm`. Konieczne może być zatem zawinięcie tego skryptu w skrypcie powłoki w celu przełączenia użytkownika z użytkownika klastra o wysokiej dostępności do `mqm` (przykładowy skrypt powłoki jest dostępny w produkcie "Przykładowe skrypty powłoki do uruchamiania menedżera kolejek klastra wysokiej dostępności w systemie UNIX and Linux" na stronie 465):

```
#!/bin/ksh
#
# This script tests the operation of the queue manager.
#
# An exit code is generated by the runmqsc command:
# 0 => Either the queue manager is starting or the queue manager is running and responds.
#      Either is OK.
```



```

# >0 => The queue manager is not responding and not starting.
#
# This script must be run by the mqm user.
QM=$1
MQ_INSTALLATION_PATH=$2

if [ -z "$QM" ]
then
    echo "ERROR! No queue manager name supplied"
    exit 1
fi

if [ -z "$MQ_INSTALLATION_PATH" ]
then
    # No path specified, assume system primary install or MQ level < 7.1.0.0
    echo "INFO: Using shell default value for MQ_INSTALLATION_PATH"
else
    echo "INFO: Prefixing shell PATH variable with $MQ_INSTALLATION_PATH/bin"
    PATH=$MQ_INSTALLATION_PATH/bin:$PATH
fi

# Test the operation of the queue manager. Result is 0 on success, non-zero on error.
echo "ping qmgr" | runmqsc ${QM} > /dev/null 2>&1
pingresult=$?

if [ $pingresult -eq 0 ]
then # ping succeeded

    echo "Queue manager '${QM}' is responsive"
    result=0

else # ping failed

    # Don't condemn the queue manager immediately, it might be starting.
    srchstr="(|-m)$QM *.*$"
    cnt=`ps -ef | tr "\t" " " | grep strmqm | grep "$srchstr" | grep -v grep \
        | awk '{print $2}' | wc -l`
    if [ $cnt -gt 0 ]
    then
        # It appears that the queue manager is still starting up, tolerate
        echo "Queue manager '${QM}' is starting"
        result=0
    else
        # There is no sign of the queue manager starting
        echo "Queue manager '${QM}' is not responsive"
        result=$pingresult
    fi

fi

exit $result

```

Linux

UNIX

Umieszczanie menedżera kolejek pod kontrolą klastra wysokiej dostępności w systemie UNIX and Linux

Menedżer kolejek musi być skonfigurowany pod kontrolą klastra wysokiej dostępności z adresem IP i dyskami współużytkowanymi menedżera kolejek.

O tym zadaniu

Aby umieścić menedżer kolejek pod kontrolą klastra wysokiej dostępności, należy zdefiniować grupę zasobów, która będzie zawierać menedżer kolejek i wszystkie powiązane z nim zasoby.

Procedura

1. Utwórz grupę zasobów zawierającą menedżer kolejek, wolumin lub grupę dysków menedżera kolejek oraz adres IP menedżera kolejek.
Adres IP jest wirtualnym adresem IP, a nie adresem IP komputera.
2. Sprawdź, czy klastr HA poprawnie przełącza zasoby między węzłami klastra i jest gotowy do sterowania menedżerem kolejek.

w systemie UNIX and Linux

Może być konieczne usunięcie menedżera kolejek z węzła, który nie jest już wymagany do uruchomienia menedżera kolejek.

O tym zadaniu

Aby usunąć menedżera kolejek z węzła w klastrze o wysokiej dostępności, należy usunąć jego informacje konfiguracyjne.

Procedura

1. Usuń węzeł z klastra wysokiej dostępności, tak aby klaster wysokiej dostępności nie próbował aktywować menedżera kolejek w tym węźle.
2. Aby usunąć informacje konfiguracyjne menedżera kolejek, należy użyć następującej komendy **rmvmqinf** :

```
rmvmqinf qmgrname
```

3. Opcjonalne: Aby całkowicie usunąć menedżera kolejek, należy użyć komendy **dlmqm** .

Ważne: Należy pamiętać, że usunięcie menedżera kolejek za pomocą komendy **dlmqm** powoduje całkowite usunięcie danych i plików dziennika menedżera kolejek.

Po usunięciu menedżera kolejek można użyć komendy **rmvmqinf** w celu usunięcia pozostałych informacji o konfiguracji z innych węzłów.

Obsługa usługi klastrowego produktu Microsoft (MSCS)

Wprowadzenie i konfigurowanie MSCS w celu obsługi przełączania awaryjnego serwerów wirtualnych.

Te informacje mają zastosowanie tylko do produktu IBM MQ for Windows .

Usługa Microsoft Cluster Service (MSCS) umożliwia połączenie serwerów z *klasterem*, co zapewnia większą dostępność danych i aplikacji, a także ułatwia zarządzanie systemem. MSCS może automatycznie wykrywać i odzyskiwać awarie serwera lub aplikacji.

MSCS obsługuje *przełączenie awaryjne serwerów wirtualnych*, które odpowiadają aplikacjom, serwisom WWW, kolejkom wydruków lub akcjom plików (w tym na przykład ich śledziom dysków, plikach i adresom IP).

Przełączenie awaryjne to proces, w którym MSCS wykrywa awarię aplikacji na jednym komputerze w klastrze i zamyka zakłócone działanie aplikacji w sposób uporządkowany, przesyła dane stanu do innego komputera i ponownie inicjuje aplikację w tym klastrze.

W tej sekcji przedstawiono klastry MSCS i opisano konfigurowanie obsługi MSCS w następujących sekcjach:

- [“Wprowadzenie klastrów MSCS” na stronie 471](#)
- [“Konfigurowanie produktu IBM MQ na potrzeby technologii klastrowej MSCS” na stronie 472](#)

Następnie podpowiada, w jaki sposób skonfigurować produkt IBM MQ do obsługi klastrów MSCS, w następujących sekcjach:

- [“Tworzenie menedżera kolejek do użycia z MSCS” na stronie 474](#)
- [“Przenoszenie menedżera kolejek do pamięci masowej MSCS” na stronie 475](#)
- [“Umieszczanie menedżera kolejek pod kontrolą MSCS” na stronie 476](#)
- [“Usuwanie menedżera kolejek z elementu sterującego MSCS” na stronie 483](#)

Następnie można uzyskać przydatne wskazówki dotyczące korzystania z usługi MSCS z produktem IBM MQ oraz szczegółowe informacje na temat programów narzędziowych obsługi MSCS produktu IBM MQ , w następujących sekcjach:

- [“Porady i wskazówki dotyczące korzystania z MSCS” na stronie 484](#)
- [“Obsługa programów narzędziowych MSCS” na stronie 487](#)

Windows Wprowadzenie klastrów MSCS

Klastry MSCS to grupy dwóch lub większej liczby komputerów, połączone ze sobą i skonfigurowane w taki sposób, że jeśli jedno się nie powiedzie, MSCS wykonuje *przełączenie awaryjne*, przesyłając dane stanu aplikacji z uszkodzonego komputera na inny komputer w klastrze i ponownie inicjując ich działanie.


Produkt [“Konfiguracje o wysokiej dostępności” na stronie 458](#) zawiera porównanie klastrów MSCS, menedżerów kolejek z wieloma instancjami i klastrów produktu IBM MQ .

W tej sekcji i jej tematach podrzędnych termin *klaster*, gdy jest używany przez siebie, **zawsze** oznacza klaster MSCS. Różni się to od klastra IBM MQ opisanego w niniejszym podręczniku w innym miejscu.

Klaster dwumaszynowy składa się z dwóch komputerów (na przykład A i B), które są wspólnie połączone z siecią na potrzeby dostępu klienta przy użyciu *wirtualnego adresu IP*. Mogą one być również połączone ze sobą przez jedną lub kilka sieci prywatnych. A i B współużytkują co najmniej jeden dysk dla aplikacji serwera na każdym z nich. Dostępny jest również inny dysk współużytkowany, który musi być nadmiarową macierzą niezależnych dysków (*RAID*) Poziom 1, do wyłącznego korzystania z MSCS; jest on znany jako dysk *kworum* . MSCS monitoruje oba komputery, aby sprawdzić, czy sprzęt i oprogramowanie działają poprawnie.

W prostej konfiguracji, takiej jak ten, oba komputery mają wszystkie aplikacje zainstalowane na nich, ale tylko komputer A działa z aplikacjami na żywo; komputer B jest po prostu uruchomiony i czeka. Jeśli komputer A napotka jeden z wielu problemów, MSCS zamknie aplikację w sposób uporządkowany w sposób uporządkowany, przesyła dane stanu do innego komputera, a następnie ponownie inicjuje aplikację. Jest to nazywane *przełączaniem awaryjnym*. Aplikacje mogą być *zorientowane na klastry* , dzięki czemu będą w pełni współdziałać z MSCS i przełączać awaryjnie.

Typowa konfiguracja dla klastra z dwoma komputerami jest przedstawiona w sekcji [Rysunek 74 na stronie 471](#).



Rysunek 74. Klaster MSCS z dwoma komputerami

Każdy komputer może uzyskać dostęp do dysku współużytkowanego, ale tylko jeden na raz, pod kontrolą MSCS. W przypadku przełączenia awaryjnego MSCS przełącza dostęp do innego komputera. Sam dysk współużytkowany jest zwykle RAID, ale nie musi być.

Każdy komputer jest połączony z siecią zewnętrzną w celu uzyskania dostępu do klienta, a każdy z nich ma adres IP. Jednak klient zewnętrzny, komunikujący się z tym klastrzem, jest świadomy tylko jednego *wirtualnego adresu IP*, a MSCS odpowiednio kieruje ruch IP w obrębie klastra.

MSCS wykonuje również własną komunikację między dwoma komputerami, zarówno nad jednym, jak i większą liczbą połączeń prywatnych lub przez sieć publiczną, na przykład w celu monitorowania ich stanów przy użyciu pulsu, a także do synchronizacji baz danych.

Windows Konfigurowanie produktu IBM MQ na potrzeby technologii klastrowej MSCS

Produkt IBM MQ można skonfigurować do łączenia w klastry, tworząc menedżer kolejek jako jednostkę przełączania awaryjnego na MSCS. Menedżer kolejek należy zdefiniować jako zasób w MSCS, który następnie może monitorować i przestać go na inny komputer w klastrze, jeśli wystąpił problem.

Aby skonfigurować system w taki sposób, należy go uruchomić, instalując produkt IBM MQ na każdym komputerze w klastrze.

Ponieważ menedżer kolejek jest powiązany z nazwą instalacji produktu IBM MQ, nazwa instalacji produktu IBM MQ na wszystkich komputerach w klastrze powinna być taka sama. Patrz [Instalowanie i deinstalowanie](#).

Same menedżery kolejek muszą istnieć tylko na komputerze, na którym je tworzysz. W przypadku przełączenia awaryjnego MSCS inicjuje menedżery kolejek na innym komputerze. Menedżery kolejek muszą jednak mieć swoje pliki dziennika i pliki danych na współużytkowanym dysku klastra, a nie na dysku lokalnym. Jeśli menedżer kolejek jest już zainstalowany na dysku lokalnym, można go zmigrować za pomocą narzędzia udostępnionego razem z produktem IBM MQ. Patrz sekcja [“Przenoszenie menedżera kolejek do pamięci masowej MSCS”](#) na stronie 475. Aby utworzyć nowe menedżery kolejek do użycia z MSCS, należy zapoznać się z [“Tworzenie menedżera kolejek do użycia z MSCS”](#) na stronie 474.

Po zakończeniu instalacji i migracji należy użyć programu MSCS Cluster Administrator w celu poinformowania menedżerów kolejek o swoich menedżerach kolejek; patrz [“Umieszczanie menedżera kolejek pod kontrolą MSCS”](#) na stronie 476.

Jeśli zostanie podjęta decyzja o usunięciu menedżera kolejek z elementu sterującego MSCS, należy skorzystać z procedury opisanej w sekcji [“Usuwanie menedżera kolejek z elementu sterującego MSCS”](#) na stronie 483.

Windows Symetria konfiguracji i MSCS

Gdy aplikacja przelatuje się z jednego węzła do drugiego, musi zachowywać się w ten sam sposób, niezależnie od węzła. Najlepszym sposobem zapewnienia tego jest, aby środowiska były identyczne.

Jeśli jest możliwe, należy skonfigurować klastry o identycznym sprzęcie, oprogramowaniu systemu operacyjnego, oprogramowaniu produktu i konfiguracji na każdym komputerze. W szczególności należy upewnić się, że wszystkie wymagane oprogramowanie zainstalowane na tych dwóch komputerach jest identyczne pod względem wersji, poziomu konserwacyjnego, pakietów SupportPacs, ścieżek i wyjść oraz że istnieje wspólna przestrzeń nazw (środowisko zabezpieczeń) zgodnie z opisem w sekcji [“Bezpieczeństwo MSCS”](#) na stronie 472.

Windows Bezpieczeństwo MSCS

Aby uzyskać pomyślne zabezpieczenia MSCS, należy postępować zgodnie z poniższymi wytycznymi.

Wytyczne są następujące:

- Upewnij się, że na każdym komputerze w klastrze znajdują się identyczne instalacje oprogramowania.
- Utwórz wspólną przestrzeń nazw (środowisko zabezpieczeń) w klastrze.
- Ustaw węzły klastra MSCS w domenę, w której konto użytkownika *właściciel klastra* jest kontem domenowym.
- Ustaw inne konta użytkowników w klastrze również konta domenowe, aby były dostępne na obu węzłach. Jest to automatycznie w przypadku, gdy domena jest już dostępna, a konta istotne dla produktu IBM MQ są kontami domenami. Jeśli użytkownik nie ma obecnie domeny, należy rozważyć skonfigurowanie *mini-domeny* w celu buforowania węzłów klastra i odpowiednich kont. Twoim celem jest, aby klastry dwóch komputerów wyglądały jak jeden zasób obliczeniowy.

Należy pamiętać, że konto, które jest lokalne dla jednego komputera, nie istnieje na drugim. Nawet jeśli utworzone zostanie konto o tej samej nazwie na innym komputerze, jego identyfikator zabezpieczeń (SID) jest inny, więc po przeniesieniu aplikacji do innego węzła uprawnienia nie istnieją w tym węźle.

Podczas przełączania awaryjnego lub przenoszenia obsługa programu IBM MQ MSCS zapewnia, że wszystkie pliki zawierające obiekty menedżera kolejek mają równoważne uprawnienia w węźle docelowym. Jawnie kod sprawdza, czy administratorzy i grupy mqm oraz konto SYSTEM mają pełną kontrolę i czy jeśli produkt Everyone ma prawo do odczytu starego węzła, to uprawnienie to jest dodawane w węźle docelowym.

Za pomocą konta domeny można uruchomić usługę IBM MQ . Upewnij się, że istnieje ona w lokalnej grupie mqm na każdym komputerze w klastrze.

Windows Korzystanie z wielu menedżerów kolejek z MSCS

Jeśli na komputerze działa więcej niż jeden menedżer kolejek, można wybrać jedną z tych konfiguracji.

Konfiguracje są następujące:

- Wszystkie menedżery kolejek w jednej grupie. W tej konfiguracji, jeśli wystąpi problem z dowolnym menedżerem kolejek, wszystkie menedżery kolejek w grupie przełączają się na inny komputer jako grupę.
- Pojedynczy menedżer kolejek w każdej grupie. W tej konfiguracji, jeśli wystąpi problem z menedżerem kolejek, nie powiedzie się ona na innym komputerze bez wpływu na pozostałe menedżery kolejek.
- Mieszanka dwóch pierwszych setów.

Windows Tryby klastra i MSCS

Istnieją dwa tryby, w których można uruchomić system klastrowy z IBM MQ w systemie Windows: Aktywne/Pasywne lub Aktywne/Aktywne.

Uwaga: Jeśli MSCS jest używany razem z serwerem Microsoft Transaction Server (COM +), nie można używać trybu aktywny/aktywny.

Tryb aktywny/pasywny

W trybie aktywny/pasywnym komputer A ma działającą na nim aplikację, a komputer B jest kopią zapasową. Jest on używany tylko wtedy, gdy MSCS wykryje problem.

W tym trybie można używać tylko jednego dysku współużytkowanego, ale jeśli dowolna aplikacja powoduje przełączenie awaryjne, **wszystkie** aplikacje muszą zostać przesłane jako grupa (ponieważ tylko jeden komputer może uzyskać dostęp do współużytkowanego dysku w danym momencie).

Usługę MSCS można skonfigurować na komputerze A jako *preferowany* . Następnie, gdy komputer A został naprawiony lub zastąpiony i działa prawidłowo, MSCS wykrywa to i automatycznie przełącza aplikację z powrotem na komputer A.

W przypadku uruchomienia więcej niż jednego menedżera kolejek należy rozważyć posiadanie osobnego dysku współużytkowanego dla każdego z nich. Następnie należy umieścić każdy menedżer kolejek w oddzielnej grupie w MSCS. W ten sposób każdy menedżer kolejek może przełączać się awaryjnie na inny komputer bez wpływu na inne menedżery kolejek.

Tryb aktywny/aktywny

W trybie aktywny/aktywny komputery A i B mają uruchomione aplikacje, a grupy na każdym komputerze są ustawione tak, aby korzystały z innego komputera jako kopii zapasowej. W przypadku wykrycia awarii na komputerze A, MSCS przesyła dane stanu do komputera B, a następnie ponownie inicjuje tę aplikację. Następnie komputer B uruchamia własną aplikację i A.

Dla tej konfiguracji potrzebne są co najmniej dwa dyski współużytkowane. MSCS można skonfigurować jako preferowany komputer dla aplikacji A, a B jako preferowany komputer dla aplikacji B. Po przełączeniu awaryjnym i naprawie każda aplikacja automatycznie kończy się na własnym komputerze.

W przypadku systemu IBM MQ oznacza to, że można na przykład uruchomić dwa menedżery kolejek, po jednym na każdym z A i B, przy czym każdy z nich korzysta z pełnej mocy własnego komputera. Po awarii na komputerze A, oba menedżery kolejek będą uruchamiane na komputerze B. Będzie to oznaczać współużytkowanie mocy jednego komputera, z ograniczoną zdolnością do przetwarzania dużych ilości danych z prędkością. Jednak newralgiczne aplikacje będą nadal dostępne podczas wyszukiwania i naprawiania błędów w systemie A.

Tworzenie menedżera kolejek do użycia z MSCS

Ta procedura zapewnia, że nowy menedżer kolejek jest tworzony w taki sposób, aby był odpowiedni do przygotowania i umieszczenia w elemencie sterującym MSCS.

Można rozpocząć od utworzenia menedżera kolejek ze wszystkimi jego zasobami na dysku lokalnym, a następnie zmigrować pliki dziennika i pliki danych do dysku współużytkowanego. (Można odwrócić tę operację). **Nie** podejmowana jest próba utworzenia menedżera kolejek ze swoimi zasobami na dysku współużytkowanym.

Menedżer kolejek można utworzyć do użycia z MSCS na dwa sposoby: z poziomu wiersza komend lub z poziomu IBM MQ Explorer. Zaletą wiersza komend jest to, że menedżer kolejek został utworzony *zatrzymany* i ustawiony na wartość *ręczne uruchamianie*, co jest gotowe do użycia w MSCS. (IBM MQ Explorer automatycznie uruchamia nowy menedżer kolejek i ustawia go na automatyczne uruchamianie po utworzeniu. Musisz to zmienić.)

Tworzenie menedżera kolejek z poziomu wiersza komend

Wykonaj następujące kroki, aby utworzyć menedżer kolejek z poziomu wiersza komend, aby można było go używać z MSCS:

1. Upewnij się, że zmienna środowiskowa MQSPREFIX została ustawiona tak, aby odwoływała się do napędu lokalnego, na przykład C: \IBM MQ. W przypadku zmiany tej opcji należy zrestartować komputer, tak aby konto w systemie było uwzględnione w zmianie. Jeśli zmienna nie zostanie ustawiona, menedżer kolejek zostanie utworzony w domyślnym katalogu IBM MQ dla menedżerów kolejek.
2. Utwórz menedżer kolejek przy użyciu komendy **crtmqm** . Na przykład, aby utworzyć menedżer kolejek o nazwie `mscs_test` w katalogu domyślnym, należy użyć następującej komendy:

```
crtmqm mscs_test
```

3. Przejdź do sekcji [“Przenoszenie menedżera kolejek do pamięci masowej MSCS”](#) na stronie 475.

Tworzenie menedżera kolejek przy użyciu IBM MQ Explorer

Wykonaj następujące kroki, aby utworzyć menedżer kolejek przy użyciu programu IBM MQ Explorer, aby można było go używać z MSCS:

1. Uruchom program IBM MQ Explorer z menu Start.
2. W widoku Navigator rozwiń węzły drzewa, aby znaleźć węzeł drzewa Menedżery kolejek .
3. Kliknij prawym przyciskiem myszy węzeł drzewa Menedżery kolejek , a następnie wybierz opcję **Nowy > Menedżer kolejek**. Zostanie wyświetlony panel Tworzenie menedżera kolejek.
4. Wypełnij okno dialogowe (krok 1), a następnie kliknij przycisk **Dalej >**.
5. Wypełnij okno dialogowe (krok 2), a następnie kliknij przycisk **Dalej >**.
6. Zakończ okno dialogowe (krok 3), upewniając się, że nie wybrano opcji Uruchom menedżera kolejek i Utwórz kanał połączenia z serwerem , a następnie kliknij przycisk **Dalej >**.
7. Zakończ okno dialogowe (krok 4), a następnie kliknij przycisk **Zakończ**.
8. Przejdź do sekcji [“Przenoszenie menedżera kolejek do pamięci masowej MSCS”](#) na stronie 475.

Windows Przenoszenie menedżera kolejek do pamięci masowej MSCS

Ta procedura umożliwia skonfigurowanie istniejącego menedżera kolejek w taki sposób, aby był on odpowiedni do umieszczenia w elemencie sterującym MSCS.

Aby to osiągnąć, należy przenieść pliki dziennika i pliki danych na dyski współużytkowane, aby udostępnić je innym komputerom w razie wystąpienia awarii. Na przykład istniejący menedżer kolejek może mieć ścieżki, takie jak `C:\WebSphere MQ\log\QMname` i `C:\WebSphere MQ\qmgrs\QMname`.



Ostrzeżenie: Nie próbuj przenosić plików ręcznie; skorzystaj z programu narzędziowego dostarczonego w ramach programu IBM MQ MSCS Support, zgodnie z opisem w tym temacie.

Jeśli przenoszony menedżer kolejek korzysta z połączeń TLS, a repozytorium kluczy TLS znajduje się w katalogu danych menedżera kolejek na komputerze lokalnym, to repozytorium kluczy zostanie przeniesione wraz z resztą menedżera kolejek na dysk współużytkowany. Domyślnie atrybut menedżera kolejek, który określa położenie repozytorium kluczy TLS (SSLKEYR), jest ustawiony na wartość `MQ_INSTALLATION_PATH\qmgrs\QMGRNAME\ssl\key`, która znajduje się w katalogu danych menedżera kolejek. `MQ_INSTALLATION_PATH` reprezentuje katalog najwyższego poziomu, w którym zainstalowany jest produkt IBM MQ. Komenda `hamvmqm` nie modyfikuje tego atrybutu menedżera kolejek. W takiej sytuacji należy zmodyfikować atrybut menedżera kolejek, `SSLKEYR`, za pomocą IBM MQ Explorer lub komendy `MQSC ALTER QMGR`, aby wskazać nowy plik repozytorium kluczy TLS.

Procedura jest następująca:

1. Zamknij menedżer kolejek i sprawdź, czy nie wystąpiły żadne błędy.
2. Jeśli pliki dziennika lub pliki kolejki menedżera kolejek są już zapisane na dysku współużytkowanym, należy pominąć resztę tej procedury i przejść bezpośrednio do produktu [“Umieszczanie menedżera kolejek pod kontrolą MSCS”](#) na stronie 476.
3. Utwórz pełną kopię zapasową plików kolejki i plików dziennika, a następnie zapisz kopię zapasową w bezpiecznym miejscu (patrz [“Pliki dziennika menedżera kolejek”](#) na stronie 485, aby uzyskać informacje o tym, dlaczego jest to ważne).
4. Jeśli masz już odpowiedni współużytkowany zasób dyskowy, przejdź do kroku 6. W przeciwnym razie za pomocą programu MSCS Cluster Administrator należy utworzyć zasób typu *dysk współużytkowany* z wystarczającą pojemnością do przechowywania plików dziennika menedżera kolejek i plików danych (kolejka).
5. Przetestuj współużytkowany dysk za pomocą programu MSCS Cluster Administrator, aby przenieść go z jednego węzła klastra do drugiego i ponownie z powrotem.
6. Upewnij się, że dysk współużytkowany jest dostępny w trybie z połączeniem w węzle klastra, w którym pliki dziennika i pliki danych menedżera kolejek są przechowywane lokalnie.
7. Uruchom program narzędziowy, aby przenieść menedżer kolejek w następujący sposób:

```
hamvmqm /m qmname /dd " e: \  
IBM MQ " /ld " e: \  
IBM MQ \log"
```

zastępując nazwę menedżera kolejek `qmname`, literę dysku współużytkowanego dla `e`, a także wybrany katalog dla `IBM MQ`. Katalogi są tworzone, jeśli jeszcze nie istnieją.

8. Przetestuj menedżer kolejek, aby upewnić się, że działa, korzystając z IBM MQ Explorer. Na przykład:
 - a. Kliknij prawym przyciskiem myszy węzeł drzewa menedżera kolejek, a następnie wybierz opcję **Uruchom**. Zostanie uruchomiony menedżer kolejek.
 - b. Kliknij prawym przyciskiem myszy węzeł drzewa Kolejki, a następnie wybierz opcję **Nowy > Kolejka lokalna ...**, i podać nazwę kolejki.
 - c. Kliknij opcję **Zakończ**.
 - d. Prawym przyciskiem myszy kliknij kolejkę, a następnie wybierz opcję **Umieść komunikat testowy ...**. Zostanie wyświetlony panel umieszczania komunikatów testowych.
 - e. Wpisz tekst komunikatu, a następnie kliknij opcję **Umieść komunikat testowy**, a następnie zamknij panel.

- f. Prawym przyciskiem myszy kliknij kolejkę, a następnie wybierz opcję **Przełączaj komunikaty** Zostanie wyświetlony panel Przeglądarka komunikatów.
 - g. Upewnij się, że komunikat znajduje się w kolejce, a następnie kliknij przycisk **Zamknij**. Panel Przeglądarka komunikatów zostanie zamknięty.
 - h. Prawym przyciskiem myszy kliknij kolejkę, a następnie wybierz opcję **Wyczyść komunikaty** Komunikaty w kolejce są czyszczone.
 - i. Prawym przyciskiem myszy kliknij kolejkę, a następnie wybierz opcję **Usuń** Zostanie wyświetlony panel potwierdzenia, a następnie kliknij przycisk **OK**. Kolejka została usunięta.
 - j. Kliknij prawym przyciskiem myszy węzeł drzewa menedżera kolejek, a następnie wybierz opcję **Zatrzymaj** Zostanie wyświetlony panel Menedżer kolejek końcowych.
 - k. Kliknij przycisk **OK**. Menedżer kolejek zostanie zatrzymany.
9. Jako administrator programu IBM MQ upewnij się, że atrybut uruchamiania menedżera kolejek jest ustawiony na wartość manual (Ręczny). W polu IBM MQ Explorer ustaw pole uruchamiania na wartość manual na panelu właściwości menedżera kolejek.
10. Przejdź do sekcji [“Umieszczanie menedżera kolejek pod kontrolą MSCS”](#) na stronie 476.

Umieszczanie menedżera kolejek pod kontrolą MSCS

Zadania związane z umieszczaniem menedżera kolejek pod kontrolą MSCS, w tym zadania wymagań wstępnych.

Przed umieszczeniem menedżera kolejek pod kontrolą MSCS

Przed umieszczeniem menedżera kolejek w obszarze sterowania MSCS wykonaj następujące czynności:

1. Upewnij się, że produkt IBM MQ i jego obsługa MSCS są zainstalowane na obu komputerach w klastrze i że oprogramowanie na każdym komputerze jest identyczne, jak to opisano w sekcji [“Konfigurowanie produktu IBM MQ na potrzeby technologii klastrowej MSCS”](#) na stronie 472.
2. Program narzędziowy **haregtyp** służy do rejestrowania IBM MQ jako typu zasobu MSCS we wszystkich węzłach klastra. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [“Obsługa programów narzędziowych MSCS”](#) na stronie 487.
3. Jeśli menedżer kolejek nie został jeszcze utworzony, należy zapoznać się z [“Tworzenie menedżera kolejek do użycia z MSCS”](#) na stronie 474.
4. Jeśli menedżer kolejek został utworzony lub już istnieje, należy upewnić się, że została wykonana procedura w produkcie [“Przenoszenie menedżera kolejek do pamięci masowej MSCS”](#) na stronie 475.
5. Zatrzymaj menedżer kolejek, jeśli jest uruchomiony, za pomocą wiersza komend lub programu IBM MQ Explorer.
6. Przed wykonaniem poniższych procedur Windows w tym temacie należy przetestować działanie MSCS dla współużytkowanych napędów.

Windows Server 2012

Aby umieścić menedżer kolejek pod kontrolą MSCS w produkcie Windows Server 2012, należy wykonać następującą procedurę:

1. Zaloguj się do komputera węzła klastra, na którym znajduje się menedżer kolejek, lub zaloguj się do zdalnej stacji roboczej jako użytkownik z uprawnieniami do administrowania klastrem, a następnie połącz się z węzłem klastra udostępniającego menedżera kolejek.
2. Uruchom narzędzie do zarządzania klastrem pracy awaryjnej.
3. Kliknij prawym przyciskiem myszy opcję **Zarządzanie klastrem przetęczenia awaryjnego > Połączenie ...**, aby otworzyć połączenie z klastrem.
4. W przeciwieństwie do schematu grupowego używanego w produkcie MSCS Cluster Administrator w poprzednich wersjach produktu Windows, narzędzie do zarządzania klastrem pracy z przetęcaniem awaryjnym wykorzystuje pojęcie usług i aplikacji. Skonfigurowana usługa lub skonfigurowana aplikacja

zawiera wszystkie zasoby niezbędne dla jednej aplikacji, która ma być zgrupowana. Menedżer kolejek można skonfigurować w środowisku MSCS w następujący sposób:

- a. Kliknij prawym przyciskiem myszy klaster i wybierz opcję **Skonfiguruj rolę** , aby uruchomić kreator konfiguracji.
- b. Wybierz opcję **Inny serwer** na panelu "Wybierz usługę lub aplikację".
- c. Wybierz odpowiedni adres IP jako punkt dostępu klienta.

Ten adres powinien być nieużywanym adresem IP, który ma być używany przez klienty i inne menedżery kolejek do łączenia się z menedżerem kolejek *wirtualnego* . Ten adres IP nie jest normalnym (statycznym) adresem żadnego z węzłów. Jest to dodatkowy adres *floats* między nimi. Mimo że MSCS obsługuje routing tego adresu, **nie** sprawdza, czy adres może zostać osiągnięty.

- d. Przypisz urządzenie pamięci masowej do wyłącznego użycia przez menedżer kolejek. To urządzenie musi zostać utworzone jako instancja zasobu, zanim będzie mogła zostać przypisana.

Można użyć jednego napędu do przechowywania zarówno dzienników, jak i plików kolejek, albo można je rozdzielić między napędami. W każdym przypadku, jeśli każdy menedżer kolejek ma własny dysk współużytkowany, upewnij się, że wszystkie napędy używane przez ten menedżer kolejek są wyłączone dla tego menedżera kolejek, to znaczy, że nic innego nie korzysta z napędów. Należy również utworzyć instancję zasobu dla każdego napędu, którego używa menedżer kolejek.

Typ zasobu dla napędu jest zależny od używanego przez użytkownika obsługi SCSI. Instrukcje dotyczące adapterów SCSI można znaleźć w instrukcji. Mogą istnieć grupy i zasoby dla każdego z napędów współużytkowanych. Jeśli tak, to nie trzeba tworzyć instancji zasobu dla każdego napędu. Przenieś ją z bieżącej grupy do grupy utworzonej dla menedżera kolejek.

Dla każdego zasobu napędu ustaw potencjalnych właścicieli na oba węzły. Ustaw zasoby zależne na brak.

- e. Wybierz zasób **MQSeries MSCS** na panelu "Wybierz typ zasobu".

- f. Wykonaj pozostałe kroki w kreatorze.

5. Przed wniesieniem zasobu w tryb z połączeniem zasób MSCS produktu MQSeries wymaga dodatkowej konfiguracji:

- a. Wybierz nowo zdefiniowaną usługę, która zawiera zasób o nazwie 'Nowa MSCS programu MQSeries'.

- b. Kliknij prawym przyciskiem myszy opcję **Właściwości** w zasobie MQ .

- c. Skonfiguruj zasób:

- Name ; Wybierz nazwę, która ułatwia zidentyfikowanie menedżera kolejek, dla którego jest on przeznaczony.
- Run in a separate Resource Monitor ; dla lepszej izolacji
- Possible owners ; ustaw oba węzły
- Dependencies ; Dodaj dysk i adres IP dla tego menedżera kolejek.

Ostrzeżenie: Niepowodzenie dodania tych zależności oznacza, że program IBM MQ próbuje zapisać status menedżera kolejek na niewłaściwy dysk klastra podczas przełączania awaryjnego. Ponieważ wiele procesów może próbować zapisywać dane na tym dysku jednocześnie, niektóre procesy IBM MQ mogą być blokowane od działania.

- Parameters ; w następujący sposób:

- QueueManagerName (wymagane); nazwa menedżera kolejek, który ma sterować tym zasobem. Ten menedżer kolejek musi istnieć na komputerze lokalnym.
- PostOnlineCommand (opcjonalnie); można określić program, który ma być uruchamiany za każdym razem, gdy zasób menedżera kolejek zmieni swój stan z trybu bez połączenia na tryb z połączeniem. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja ["Komenda PostOnlinei komenda PreOffline w MSCS"](#) na stronie 486.

- PreOfflineCommand (opcjonalnie); można określić program, który ma być uruchamiany za każdym razem, gdy zasób menedżera kolejek zmieni swój stan z trybu z połączeniem na tryb bez połączenia. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [“Komenda PostOnlinei komenda PreOffline w MSCS”](#) na stronie 486.

Uwaga: Odstęp czasu odpytywania *looksAlive* jest ustawiony na wartość domyślną 5000 ms. Interwał odpytywania *isAlive* jest ustawiony na wartość domyślną 60000 ms. Te wartości domyślne mogą być modyfikowane tylko po zakończeniu definiowania zasobu. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera sekcja [“Odpytywanie looksAlive i isAlive w MSCS”](#) na stronie 483.

- Opcjonalnie można ustawić preferowany węzeł (należy jednak zwrócić uwagę na komentarze w programie [“Używanie preferowanych węzłów w MSCS”](#) na stronie 487).
 - Opcja *Strategia przelączania awaryjnego* jest domyślnie ustawiona na wartości sensowne, ale można dostosować wartości progowe i okresy sterujące *przelączaniem awaryjnym zasobów* i *Przelączanie awaryjne grupy* w taki sposób, aby były one zgodne z ładowaniem umieszczonym w menedżerze kolejek.
- Przetestuj menedżer kolejek, wprowadzając go w trybie z połączeniem w programie MSCS Cluster Administrator i poddając go do obciążenia testowego. Jeśli eksperymentujesz z menedżerem kolejek testowych, użyj Eksploratora IBM MQ . Na przykład:
 - Kliknij prawym przyciskiem myszy węzeł drzewa Kolejki , a następnie wybierz opcję **Nowy > Kolejka lokalna ...**, i podać nazwę kolejki.
 - Kliknij opcję **Zakończ**. Kolejka zostanie utworzona i wyświetlona w widoku treści.
 - Prawym przyciskiem myszy kliknij kolejkę, a następnie wybierz opcję **Umieść komunikat testowy ...**. Zostanie wyświetlony panel umieszczania komunikatów testowych.
 - Wpisz tekst komunikatu, a następnie kliknij opcję **Umieść komunikat testowy**, a następnie zamknij panel.
 - Prawym przyciskiem myszy kliknij kolejkę, a następnie wybierz opcję **Przełącz komunikaty ...**. Zostanie wyświetlony panel Przeglądka komunikatów.
 - Upewnij się, że komunikat znajduje się w kolejce, a następnie kliknij przycisk **Zamknij**. Panel Przeglądka komunikatów zostanie zamknięty.
 - Prawym przyciskiem myszy kliknij kolejkę, a następnie wybierz opcję **Wyczyść komunikaty ...**. Komunikaty w kolejce są czyszczone.
 - Prawym przyciskiem myszy kliknij kolejkę, a następnie wybierz opcję **Usuń ...**. Zostanie wyświetlony panel potwierdzenia, a następnie kliknij przycisk **OK**. Kolejka została usunięta.
 - Przetestuj, czy menedżer kolejek może zostać przelączony w tryb bez połączenia i czy w trybie z połączeniem jest używany przez administratora klastra MSCS.
 - Symulacja przelączania awaryjnego.

W programie MSCS Cluster Administrator kliknij prawym przyciskiem myszy grupę zawierającą menedżer kolejek i wybierz opcję *Move Group*. Może to potrwać kilka minut. (Jeśli w innym momencie konieczne jest szybkie przeniesienie menedżera kolejek do innego węzła, należy wykonać procedurę w programie [“Przenoszenie menedżera kolejek do pamięci masowej MSCS”](#) na stronie 475). Można również kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję *Initiate Failure* . działanie (lokalny restart lub przelączanie awaryjne) jest zależne od bieżącego stanu i ustawień konfiguracyjnych.

Windows Server 2008

Aby umieścić menedżer kolejek pod kontrolą MSCS w produkcie Windows Server 2008, należy wykonać następującą procedurę:

- Zaloguj się do komputera węzła klastra, na którym znajduje się menedżer kolejek, lub zaloguj się do zdalnej stacji roboczej jako użytkownik z uprawnieniami do administrowania klastrem, a następnie połącz się z węzłem klastra udostępniającego menedżera kolejek.

2. Uruchom narzędzie do zarządzania klastrem pracy awaryjnej.
3. Kliknij prawym przyciskiem myszy opcję **Zarządzanie klastrem przełączania awaryjnego > Zarządzaj klastrem ...** , aby utworzyć połączenie z klastrem.
4. W przeciwieństwie do schematu grupowego używanego w produkcie MSCS Cluster Administrator w poprzednich wersjach produktu Windows, narzędzie do zarządzania klastrem pracy z przełączaniem awaryjnym wykorzystuje pojęcie usług i aplikacji. Skonfigurowana usługa lub skonfigurowana aplikacja zawiera wszystkie zasoby niezbędne dla jednej aplikacji, która ma być zgrupowana. Menedżer kolejek można skonfigurować w środowisku MSCS w następujący sposób:
 - a. Kliknij prawym przyciskiem myszy opcję **Usługi i aplikacje > Konfiguruj usługę lub aplikację ...** w celu uruchomienia kreatora konfiguracji.
 - b. Wybierz opcję **Inny serwer** na panelu **Wybierz usługę lub aplikację** .
 - c. Wybierz odpowiedni adres IP jako punkt dostępu klienta.
 Ten adres powinien być nieużywanym adresem IP, który ma być używany przez klienty i inne menedżery kolejek do łączenia się z menedżerem kolejek *wirtualnego* . Ten adres IP nie jest normalnym (statycznym) adresem żadnego z węzłów. Jest to dodatkowy adres *floats* między nimi. Mimo że MSCS obsługuje routing tego adresu, **nie** sprawdza, czy adres może zostać osiągnięty.
 - d. Przypisz urządzenie pamięci masowej do wyłącznego użycia przez menedżer kolejek. To urządzenie musi zostać utworzone jako instancja zasobu, zanim będzie mogła zostać przypisana.
 Można użyć jednego napędu do przechowywania zarówno dzienników, jak i plików kolejek, albo można je rozdzielić między napędami. W każdym przypadku, jeśli każdy menedżer kolejek ma własny dysk współużytkowany, upewnij się, że wszystkie napędy używane przez ten menedżer kolejek są wyłączne dla tego menedżera kolejek, to znaczy, że nic innego nie korzysta z napędów. Należy również utworzyć instancję zasobu dla każdego napędu, którego używa menedżer kolejek.
 Typ zasobu dla napędu jest zależny od używanego przez użytkownika obsługi SCSI. Instrukcje dotyczące adapterów SCSI można znaleźć w instrukcji. Mogą istnieć grupy i zasoby dla każdego z napędów współużytkowanych. Jeśli tak, to nie trzeba tworzyć instancji zasobu dla każdego napędu. Przenieś ją z bieżącej grupy do grupy utworzonej dla menedżera kolejek.
 Dla każdego zasobu napędu ustaw potencjalnych właścicieli na oba węzły. Ustaw zasoby zależne na brak.
 - e. Wybierz zasób **MQSeries MSCS** na panelu **Wybór typu zasobu** .
 - f. Wykonaj pozostałe kroki w kreatorze.
5. Przed wniesieniem zasobu w tryb z połączeniem zasobów MSCS produktu MQSeries wymaga dodatkowej konfiguracji:
 - a. Wybierz nowo zdefiniowaną usługę, która zawiera zasób o nazwie 'Nowa MSCS programu MQSeries'.
 - b. Kliknij prawym przyciskiem myszy opcję **Właściwości** w zasobie MQ .
 - c. Skonfiguruj zasób:
 - Name ; Wybierz nazwę, która ułatwia zidentyfikowanie menedżera kolejek, dla którego jest on przeznaczony.
 - Run in a separate Resource Monitor ; dla lepszej izolacji
 - Possible owners ; ustaw oba węzły
 - Dependencies ; Dodaj dysk i adres IP dla tego menedżera kolejek.
Ostrzeżenie: Niepowodzenie dodania tych zależności oznacza, że program IBM MQ próbuje zapisać status menedżera kolejek na niewłaściwy dysk klastra podczas przełączania awaryjnego. Ponieważ wiele procesów może próbować zapisywać dane na tym dysku jednocześnie, niektóre procesy IBM MQ mogą być blokowane od działania.
 - Parameters ; w następujący sposób:

- QueueManagerName (wymagane); nazwa menedżera kolejek, który ma sterować tym zasobem. Ten menedżer kolejek musi istnieć na komputerze lokalnym.
- PostOnlineCommand (opcjonalnie); można określić program, który ma być uruchamiany za każdym razem, gdy zasób menedżera kolejek zmieni swój stan z trybu bez połączenia na tryb z połączeniem. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [“Komenda PostOnlinei komenda PreOffline w MSCS”](#) na stronie 486.
- PreOfflineCommand (opcjonalnie); można określić program, który ma być uruchamiany za każdym razem, gdy zasób menedżera kolejek zmieni swój stan z trybu z połączeniem na tryb bez połączenia. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [“Komenda PostOnlinei komenda PreOffline w MSCS”](#) na stronie 486.

Uwaga: Odstęp czasu odpytywania *looksAlive* jest ustawiony na wartość domyślną 5000 ms. Interwał odpytywania *isAlive* jest ustawiony na wartość domyślną 60000 ms. Te wartości domyślne mogą być modyfikowane tylko po zakończeniu definiowania zasobu. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera sekcja [“Odpytywanie looksAlive i isAlive w MSCS”](#) na stronie 483.

- d. Opcjonalnie można ustawić preferowany węzeł (należy jednak zwrócić uwagę na komentarze w programie [“Używanie preferowanych węzłów w MSCS”](#) na stronie 487).
 - e. Opcja *Strategia przełączania awaryjnego* jest domyślnie ustawiona na wartości sensowne, ale można dostosować wartości progowe i okresy sterujące *przełączaniem awaryjnym zasobów* i *Przełączanie awaryjne grupy* w taki sposób, aby były one zgodne z ładowaniem umieszczonym w menedżerze kolejek.
6. Przetestuj menedżer kolejek, wprowadzając go w trybie z połączeniem w programie MSCS Cluster Administrator i poddając go do obciążenia testowego. Jeśli eksperymentujesz z menedżerem kolejek testowych, użyj Eksploratora IBM MQ . Na przykład:
 - a. Kliknij prawym przyciskiem myszy węzeł drzewa Kolejki , a następnie wybierz opcję **Nowy > Kolejka lokalna ...**, i podać nazwę kolejki.
 - b. Kliknij opcję **Zakończ**. Kolejka zostanie utworzona i wyświetlona w widoku treści.
 - c. Prawym przyciskiem myszy kliknij kolejkę, a następnie wybierz opcję **Umieść komunikat testowy ...**. Zostanie wyświetlony panel **Umieść komunikat testowy** .
 - d. Wpisz tekst komunikatu, a następnie kliknij opcję **Umieść komunikat testowy**, a następnie zamknij panel.
 - e. Prawym przyciskiem myszy kliknij kolejkę, a następnie wybierz opcję **Przeglądaj komunikaty ...**. Zostanie wyświetlony panel **Przełóżarka komunikatów** .
 - f. Upewnij się, że komunikat znajduje się w kolejce, a następnie kliknij przycisk **Zamknij**. Panel **Przełóżarka komunikatów** zostanie zamknięty.
 - g. Prawym przyciskiem myszy kliknij kolejkę, a następnie wybierz opcję **Wyczyść komunikaty ...**. Komunikaty w kolejce są czyszczone.
 - h. Prawym przyciskiem myszy kliknij kolejkę, a następnie wybierz opcję **Usuń ...**. Zostanie wyświetlony panel potwierdzenia, a następnie kliknij przycisk **OK**. Kolejka została usunięta.
 7. Przetestuj, czy menedżer kolejek może zostać przełączony w tryb bez połączenia i czy w trybie z połączeniem jest używany przez administratora klastra MSCS.
 8. Symulacja przełączania awaryjnego.

W programie MSCS Cluster Administrator kliknij prawym przyciskiem myszy grupę zawierającą menedżer kolejek i wybierz opcję Move Group. Może to potrwać kilka minut. (Jeśli w innym momencie konieczne jest szybkie przeniesienie menedżera kolejek do innego węzła, należy wykonać procedurę w programie [“Przenoszenie menedżera kolejek do pamięci masowej MSCS”](#) na stronie 475). Można również kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Initiate Failure . działanie (lokalny restart lub przełączenie awaryjne) jest zależne od bieżącego stanu i ustawień konfiguracyjnych.

Windows 2003

Aby umieścić menedżer kolejek pod kontrolą MSCS w systemie Windows 2003, należy wykonać następującą procedurę:

1. Zaloguj się do komputera węzła klastra, na którym znajduje się menedżer kolejek, lub zaloguj się do zdalnej stacji roboczej jako użytkownik z uprawnieniami do administrowania klastrem, a następnie połącz się z węzłem klastra udostępniającego menedżera kolejek.
2. Uruchom program MSCS Cluster Administrator.
3. Otwórz połączenie z klastrem.
4. Utwórz grupę MSCS, która ma być używana do przechowywania zasobów dla menedżera kolejek. Nazwij grupę w taki sposób, aby była ona oczywista, do której menedżera kolejek odnosi się. Każda grupa może zawierać wiele menedżerów kolejek, zgodnie z opisem w sekcji [“Korzystanie z wielu menedżerów kolejek z MSCS” na stronie 473](#).

Użyj grupy dla wszystkich pozostałych kroków.

5. Utwórz instancję zasobu dla każdego z napędów logicznych SCSI używanych przez menedżer kolejek.

Można użyć jednego napędu do przechowywania zarówno dzienników, jak i plików kolejek, albo można je rozdzielić między napędami. W każdym przypadku, jeśli każdy menedżer kolejek ma własny dysk współużytkowany, upewnij się, że wszystkie napędy używane przez ten menedżer kolejek są wyłączne dla tego menedżera kolejek, to znaczy, że nic innego nie korzysta z napędów. Należy również utworzyć instancję zasobu dla każdego napędu, którego używa menedżer kolejek.

Typ zasobu dla napędu jest zależny od używanego przez użytkownika obsługi SCSI. Instrukcje dotyczące adapterów SCSI można znaleźć w instrukcji. Mogą istnieć grupy i zasoby dla każdego z napędów współużytkowanych. Jeśli tak, to nie trzeba tworzyć instancji zasobu dla każdego napędu. Przenieś ją z bieżącej grupy do grupy utworzonej dla menedżera kolejek.

Dla każdego zasobu napędu ustaw potencjalnych właścicieli na oba węzły. Ustaw zasoby zależne na brak.

6. Utwórz instancję zasobu dla adresu IP.

Utwórz zasób adresu IP (typ zasobu *adres IP*). Ten adres powinien być nieużywanym adresem IP, który ma być używany przez klienty i inne menedżery kolejek do łączenia się z menedżerem kolejek *wirtualnego*. Ten adres IP nie jest normalnym (statycznym) adresem żadnego z węzłów. Jest to dodatkowy adres *floats* między nimi. Mimo że MSCS obsługuje routing tego adresu, **nie** sprawdza, czy adres może zostać osiągnięty.

7. Utwórz instancję zasobu dla menedżera kolejek.

Utwórz zasób typu *IBM MQ MSCS*. Kreator wyświetli zapytanie o różne elementy, w tym następujące elementy:

- Name ; Wybierz nazwę, która ułatwia zidentyfikowanie menedżera kolejek, dla którego jest on przeznaczony.
- Add to group ; użyj utworzonej grupy
- Run in a separate Resource Monitor ; dla lepszej izolacji
- Possible owners ; ustaw oba węzły
- Dependencíes ; Dodaj dysk i adres IP dla tego menedżera kolejek.

Ostrzeżenie: Niepowodzenie dodania tych zależności oznacza, że program IBM MQ próbuje zapisać status menedżera kolejek na niewłaściwy dysk klastra podczas przełączania awaryjnego. Ponieważ wiele procesów może próbować zapisywać dane na tym dysku jednocześnie, niektóre procesy IBM MQ mogą być blokowane od działania.

- Parameters ; w następujący sposób:

- QueueManagerName (wymagane); nazwa menedżera kolejek, który ma sterować tym zasobem. Ten menedżer kolejek musi istnieć na komputerze lokalnym.

- PostOnlineCommand (opcjonalnie); można określić program, który ma być uruchamiany za każdym razem, gdy zasób menedżera kolejek zmieni swój stan z trybu bez połączenia na tryb z połączeniem. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [“Komenda PostOnlinei komenda PreOffline w MSCS”](#) na stronie 486.
 - PreOfflineCommand (opcjonalnie); można określić program, który ma być uruchamiany za każdym razem, gdy zasób menedżera kolejek zmieni swój stan z trybu z połączeniem na tryb bez połączenia. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [“Komenda PostOnlinei komenda PreOffline w MSCS”](#) na stronie 486.
- Uwaga:** Odstęp czasu odpytywania *looksAlive* jest ustawiony na wartość domyślną 5000 ms. Odstęp czasu odpytywania *isAlive* jest ustawiony na wartość domyślną 30000 ms. Te wartości domyślne mogą być modyfikowane tylko po zakończeniu definiowania zasobu. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera sekcja [“Odpytywanie looksAlive i isAlive w MSCS”](#) na stronie 483.
8. Opcjonalnie można ustawić preferowany węzeł (należy jednak zwrócić uwagę na komentarze w programie [“Używanie preferowanych węzłów w MSCS”](#) na stronie 487).
 9. *Strategia przelączania awaryjnego* (zdefiniowana we właściwościach grupy) jest domyślnie ustawiona na wartości sensowne, ale można dostroić progi i okresy sterujące *przelączaniem awaryjnym zasobów* i *przelączaniem awaryjnym grupy* w taki sposób, aby były one zgodne z ładowaniem umieszczonym w menedżerze kolejek.
 10. Przetestuj menedżer kolejek, wprowadzając go w trybie z połączeniem w programie MSCS Cluster Administrator i poddając go do obciążenia testowego. Jeśli eksperymentujesz z menedżerem kolejek testowych, użyj Eksploratora IBM MQ. Na przykład:
 - a. Kliknij prawym przyciskiem myszy węzeł drzewa Kolejki, a następnie wybierz opcję **Nowy > Kolejka lokalna ...**, i podać nazwę kolejki.
 - b. Kliknij opcję **Zakończ**. Kolejka zostanie utworzona i wyświetlona w widoku treści.
 - c. Prawym przyciskiem myszy kliknij kolejkę, a następnie wybierz opcję **Umieść komunikat testowy ...**. Zostanie wyświetlony panel **Umieść komunikat testowy**.
 - d. Wpisz tekst komunikatu, a następnie kliknij opcję **Umieść komunikat testowy**, a następnie zamknij panel.
 - e. Prawym przyciskiem myszy kliknij kolejkę, a następnie wybierz opcję **Przeglądaj komunikaty ...**. Zostanie wyświetlony panel **Przeglądarka komunikatów**.
 - f. Upewnij się, że komunikat znajduje się w kolejce, a następnie kliknij przycisk **Zamknij**. Panel **Przeglądarka komunikatów** zostanie zamknięty.
 - g. Prawym przyciskiem myszy kliknij kolejkę, a następnie wybierz opcję **Wyczyść komunikaty ...**. Komunikaty w kolejce są czyszczone.
 - h. Prawym przyciskiem myszy kliknij kolejkę, a następnie wybierz opcję **Usuń ...**. Zostanie wyświetlony panel potwierdzenia, a następnie kliknij przycisk **OK**. Kolejka została usunięta.
 11. Przetestuj, czy menedżer kolejek może zostać przelączony w tryb bez połączenia i czy w trybie z połączeniem jest używany przez administratora klastra MSCS.
 12. Symulacja przelączania awaryjnego.

W programie MSCS Cluster Administrator kliknij prawym przyciskiem myszy grupę zawierającą menedżer kolejek i wybierz opcję **Move Group**. Może to potrwać kilka minut. (Jeśli w innym momencie konieczne jest szybkie przeniesienie menedżera kolejek do innego węzła, należy wykonać procedurę w programie [“Przenoszenie menedżera kolejek do pamięci masowej MSCS”](#) na stronie 475). Można również kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję **Initiate Failure**. działanie (lokalny restart lub przelączanie awaryjne) jest zależne od bieżącego stanu i ustawień konfiguracyjnych.

Windows **Odpytywanie *looksAlive* i *isAlive* w MSCS**

looksAlive i *isAlive* to przedziały czasu, w których MSCS wraca do typów zasobów dostarczonych przez kod biblioteki i żąda, aby zasób przeprowadzał operacje sprawdzania w celu określenia statusu roboczego samego siebie. To w końcu określa, czy MSCS próbuje przełączać awarie nad zasobem.

Przy każdej sytuacji, w której upłynie odstęp czasu *looksAlive* (domyślnie 5000 ms), wywoływany jest zasób menedżera kolejek w celu sprawdzenia, czy jego status jest zadowalający.

Przy każdej okazji, gdy upłynie odstęp czasu *isAlive* (domyślnie 30000 ms), do zasobu menedżera kolejek zostanie wykonane inne wywołanie w celu wykonania innego sprawdzenia w celu określenia, czy zasób działa poprawnie. Umożliwia to sprawdzenie dwóch poziomów sprawdzania typów zasobów.

1. Sprawdzenie statusu *looksAlive* w celu ustalenia, czy zasób wydaje się być funkcjonujący.
2. Bardziej znaczące sprawdzenie *isAlive*, które określa, czy zasób menedżera kolejek jest aktywny.

Jeśli zasób menedżera kolejek jest określony, aby nie był aktywny, MSCS (na podstawie innych zaawansowanych opcji MSCS) wyzwała przełączenie awaryjne dla zasobu i powiązanych zasobów zależnych z innym węzłem w klastrze. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [Dokumentacja MSCS](#).

Windows **Usuwanie menedżera kolejek z elementu sterującego MSCS**

Menedżery kolejek można usuwać z poziomu kontroli MSCS i zwracać je do administrowania ręcznego.

Nie ma potrzeby usuwania menedżerów kolejek z kontroli MSCS dla operacji konserwacyjnych. Można to zrobić, korzystając tymczasowo z menedżera kolejek w trybie bez połączenia, korzystając z administratora klastra MSCS. Usunięcie menedżera kolejek z elementu sterującego MSCS jest bardziej trwałą zmianą. Jeśli zdecydujesz, że usługi MSCS nie mają już dalszej kontroli nad menedżerem kolejek, należy je wykonać tylko w tym przypadku.

Jeśli usuwany menedżer kolejek używa połączeń TSL, należy zmodyfikować atrybut menedżera kolejek, SSLKEYR, za pomocą Eksploratora IBM MQ lub komendy MQSC ALTER QMGR, aby wskazać plik repozytorium kluczy TLS w katalogu lokalnym.

Procedura jest następująca:

1. Odłączenie zasobu menedżera kolejek w trybie bez połączenia przy użyciu programu MSCS Cluster Administrator, zgodnie z opisem w sekcji [“Korzystanie z menedżera kolejek w trybie bez połączenia z MSCS”](#) na stronie 483
2. Zniszcz instancję zasobu. Nie niszczy to menedżera kolejek.
3. Opcjonalnie można zmigrować pliki menedżera kolejek z napędów współużytkowanych na napędy lokalne. Aby to zrobić, należy zapoznać się z [“Zwracanie menedżera kolejek z pamięci masowej MSCS”](#) na stronie 484.
4. Przetestuj menedżer kolejek.

Korzystanie z menedżera kolejek w trybie bez połączenia z MSCS

Aby wykonać działanie menedżera kolejek w trybie bez połączenia z MSCS, wykonaj następujące kroki:

1. Uruchom program MSCS Cluster Administrator.
2. Otwórz połączenie z klastrem.
3. Wybierz opcję **Groupslub Role**, jeśli używany jest produkt Windows 2012, a następnie otwórz grupę zawierającą menedżer kolejek, który ma zostać przeniesiony.
4. Wybierz zasób menedżera kolejek.
5. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję **Offline**.
6. Poczekaj na zakończenie.

Zwracanie menedżera kolejek z pamięci masowej MSCS

Ta procedura umożliwi skonfigurowanie menedżera kolejek na dysku lokalnym komputera, co oznacza, że staje się on *normalnym* menedżerem kolejek produktu IBM MQ. Aby to osiągnąć, należy przenieść pliki dzienników i pliki danych ze współużytkowanych dysków. Na przykład istniejący menedżer kolejek może mieć ścieżki, takie jak `E:\WebSphere MQ\log\QMname` i `E:\WebSphere MQ\qmgrs\QMname`. Nie próbuj przenosić plików ręcznie; użyj programu narzędziowego **hamvmqm** dostarczanego w ramach obsługi MSCS produktu IBM MQ:

1. Utwórz pełną kopię zapasową plików kolejki i plików dziennika, a następnie zapisz kopię zapasową w bezpiecznym miejscu (patrz [“Pliki dziennika menedżera kolejek”](#) na stronie 485, aby uzyskać informacje o tym, dlaczego jest to ważne).
2. Zdecyduj, który napęd lokalny ma być używany, i upewnij się, że ma on wystarczającą moc obliczeniową do przechowywania plików dziennika menedżera kolejek i plików danych (kolejka).
3. Upewnij się, że dysk współużytkowany, na którym znajdują się obecnie pliki, znajduje się w trybie z połączeniem w węźle klastra, do którego mają zostać przeniesione pliki dziennika i pliki danych menedżera kolejek.
4. Uruchom program narzędziowy, aby przenieść menedżer kolejek w następujący sposób:

```
hamvmqm /m qmname /dd " c:\
IBM MQ " /ld "c:\
IBM MQ \log"
```

zastępując nazwę menedżera kolejek dla *qmname*, literę dysku lokalnego dla coraz wybrany katalog dla *IBM MQ* (katalogi są tworzone, jeśli jeszcze nie istnieją).

5. Przetestuj menedżer kolejek, aby upewnić się, że działa on (zgodnie z opisem w sekcji [“Przenoszenie menedżera kolejek do pamięci masowej MSCS”](#) na stronie 475).

Windows *Porady i wskazówki dotyczące korzystania z MSCS*

Ta sekcja zawiera ogólne informacje pomocne podczas efektywnego korzystania z programu IBM MQ w celu efektywnego korzystania z usług MSCS.

Ta sekcja zawiera ogólne informacje pomocne podczas efektywnego korzystania z programu IBM MQ w celu efektywnego korzystania z usług MSCS.

Jak długo trwa niezaliczenie menedżera kolejek z jednej maszyny do drugiej? Zależy to w dużej mierze od ilości obciążenia menedżera kolejek i połączenia ruchu, na przykład, ile z niego jest trwałe, w punkcie synchronizacji i jak bardzo zależy od tego, czy zostało ono zatwierdzone przed awarią. Testy produktu IBM mają czas przełączenia awaryjnego i poawaryjnego około minuty. To było na bardzo lekko obciążony menedżer kolejek i rzeczywiste czasy będą się znacznie różnić w zależności od obciążenia.

Windows *Sprawdzanie, czy MSCS działa*

Aby upewnić się, że klastr MSCS jest uruchomiony, należy wykonać następujące kroki.

Opisy zadań począwszy od produktu [“Tworzenie menedżera kolejek do użycia z MSCS”](#) na stronie 474 zakładają, że istnieje klastr MSCS, w ramach którego można tworzyć, migrować i niszczyć zasoby. Jeśli chcesz mieć pewność, że masz taki klastr:

1. Za pomocą programu MSCS Cluster Administrator utwórz grupę.
2. W ramach tej grupy należy utworzyć instancję ogólnego zasobu aplikacji, określając zegar systemowy (nazwa ścieżki `C:\winnt\system32\clock.exe` i katalog roboczy produktu `C:\`).
3. Upewnij się, że można przenieść zasób w tryb z połączeniem, że można przenieść grupę, która zawiera ją w innym węźle, i że zasób można przenieść w tryb bez połączenia.

Windows *Ręczne uruchamianie i MSCS*

W przypadku menedżera kolejek zarządzanego przez MSCS należy ustawić atrybut startup na wartość manual (Ręczny). Dzięki temu obsługa MSCS produktu IBM MQ może zrestartować usługę MQSeries bez natychmiastowego uruchamiania menedżera kolejek.

Obsługa usługi MSCS produktu IBM MQ musi być w stanie zrestartować usługę, aby możliwe było monitorowanie i sterowanie, ale musi pozostać w kontroli nad którymi są uruchomione menedżery kolejek i na których komputerach. Więcej informacji zawiera temat [“Przenoszenie menedżera kolejek do pamięci masowej MSCS”](#) na stronie 475.

Windows MSCS i menedżery kolejek

Uwagi dotyczące menedżerów kolejek w przypadku korzystania z usługi MSCS.

Tworzenie zgodnego menedżera kolejek w innym węźle

Aby technologia klastrowa była używana z produktem IBM MQ, dla każdego węzła w węźle B potrzebny jest identyczny menedżer kolejek w węźle B. Jednak nie ma potrzeby jawnego tworzenia drugiego. Menedżer kolejek można utworzyć lub przygotować w jednym węźle, przenieść go do innego węzła, zgodnie z opisem w sekcji [“Przenoszenie menedżera kolejek do pamięci masowej MSCS”](#) na stronie 475, i w pełni zduplikowany w tym węźle.

Domyślne menedżery kolejek

W przypadku sterowania MSCS nie należy używać domyślnego menedżera kolejek. Menedżer kolejek nie ma właściwości, która sprawia, że jest ona domyślna. IBM MQ zachowuje własny oddzielny rekord. Jeśli menedżer kolejek zostanie przeniesiony jako domyślny dla innego komputera w przetączeniu awaryjnym, nie zostanie on ustawiony na wartość domyślną. Wszystkie aplikacje odwołują się do konkretnych menedżerów kolejek według nazwy.

Usuwanie menedżera kolejek

Gdy menedżer kolejek ma przeniesiony węzeł, jego szczegóły istnieją w rejestrze na obu komputerach. Jeśli chcesz go usunąć, zrób to normalnie na jednym komputerze, a następnie uruchom program narzędziowy opisany w sekcji [“Obsługa programów narzędziowych MSCS”](#) na stronie 487, aby wyczyścić rejestr na innym komputerze.

Obsługa istniejących menedżerów kolejek

Istniejący menedżer kolejek można umieścić pod kontrolą MSCS, pod warunkiem że pliki dziennika menedżera kolejek i pliki kolejek są umieszczane na dysku, który znajduje się na współużytkowanej magistrali SCSI między dwoma maszynami (patrz Rysunek 74 na stronie 471). Podczas tworzenia zasobu MSCS należy krótko podjąć działanie menedżera kolejek w trybie bez połączenia.

Jeśli chcesz utworzyć nowy menedżer kolejek, utwórz go niezależnie od MSCS, przetestuj go, a następnie umieść go pod kontrolą MSCS. Dodatkowe informacje:

- [“Tworzenie menedżera kolejek do użycia z MSCS”](#) na stronie 474
- [“Przenoszenie menedżera kolejek do pamięci masowej MSCS”](#) na stronie 475
- [“Umieszczanie menedżera kolejek pod kontrolą MSCS”](#) na stronie 476

Mówienie MSCS, które menedżery kolejek zarządzają

Użytkownik może wybrać, które menedżery kolejek mają być objęte kontrolą MSCS, za pomocą programu MSCS Cluster Administrator w celu utworzenia instancji zasobu dla każdego takiego menedżera kolejek. W tym procesie wyświetlana jest lista zasobów, z których można wybrać menedżer kolejek, który ma być zarządzany przez tę instancję.

Pliki dziennika menedżera kolejek

W przypadku przenoszenia menedżera kolejek do pamięci masowej MSCS jego pliki dziennika i dane są przenoszone na dysk współużytkowany (na przykład w sekcji [“Przenoszenie menedżera kolejek do pamięci masowej MSCS”](#) na stronie 475).

Zaleca się, aby przed przeniesieniem zamknąć menedżer kolejek i wykonać pełną kopię zapasową plików danych i plików dziennika.

Wiele menedżerów kolejek

Obsługa MSCS programu IBM MQ pozwala na uruchamianie wielu menedżerów kolejek na każdym komputerze i umieszczenie poszczególnych menedżerów kolejek w ramach kontroli MSCS.

Windows *Zawsze używaj usługi MSCS do zarządzania klastrami*

Nie należy próbować wykonywać operacji uruchamiania i zatrzymywania bezpośrednio w dowolnym menedżerze kolejek pod kontrolą MSCS, za pomocą komend sterujących lub IBM MQ Explorer. Zamiast tego należy użyć programu MSCS Cluster Administrator, aby przywrócić menedżer kolejek w trybie z połączeniem lub wykonać go w trybie bez połączenia.

Korzystanie z Administratora klastrów MSCS polega częściowo na zapobieganiu ewentualnym pomyłom spowodowanym raportowaniem MSCS, że menedżer kolejek jest w trybie bez połączenia, a w rzeczywistości został on uruchomiony poza kontrolą MSCS. Bardziej serio, zatrzymywanie menedżera kolejek bez używania MSCS jest wykrywane przez MSCS jako niepowodzenie, inicjując przetłoczenie awaryjne do innego węzła.

Windows *Praca w trybie aktywny/aktywny w MSCS*

Oba komputery w klastrze MSCS mogą uruchamiać menedżery kolejek w trybie aktywny/aktywny. Nie ma potrzeby posiadania całkowicie bezczynnej maszyny działającej w trybie czuwania (ale można, jeśli chcesz, w trybie aktywności/pasywnym).

Jeśli planowane jest użycie obu komputerów w celu uruchomienia obciążenia, należy zapewnić odpowiednią moc obliczeniową (procesor, pamięć, pamięć dodatkową), aby uruchomić całe obciążenie klastra na zadowalającym poziomie wydajności.

Uwaga: Jeśli MSCS razem z serwerem Microsoft Transaction Server (COM+) jest używany, **nie można** używać trybu aktywny/aktywny. Jest to spowodowane tym, że aby używać produktu IBM MQ z MSCS i COM+:

- Komponenty aplikacji, które korzystają ze wsparcia IBM MQ COM+ muszą działać na tym samym komputerze, co koordynator transakcji rozproszonych (Distributed Transaction Coordinator-DTC), część COM+.
- Menedżer kolejek musi również działać na tym samym komputerze.
- Wartość DTC musi być skonfigurowana jako zasób MSCS, a więc może być uruchamiana tylko na jednym z komputerów w klastrze w dowolnym momencie.

Windows *Komenda PostOnlinei komenda PreOffline w MSCS*

Te komendy umożliwiają zintegrowanie obsługi MSCS produktu IBM MQ z innymi systemami. Można ich używać do wydawania komend produktu IBM MQ, a także do niektórych ograniczeń.

Te komendy należy określić w parametrach dla zasobu typu IBM MQ MSCS. Można ich używać do integrowania obsługi MSCS produktu IBM MQ z innymi systemami lub procedurami. Na przykład można określić nazwę programu, który wysyła wiadomość e-mail, aktywuje pager lub generuje inną formę alertu, która ma być przechwycona przez inny system monitorowania.

Komenda PostOnline jest wywoływana, gdy zasób zmieni się z trybu bez połączenia na tryb z połączeniem; komenda PreOffline jest wywoływana dla zmiany z trybu z połączeniem na tryb bez połączenia. Wywołanie tych komend jest domyślnie uruchamiane z poziomu katalogu systemowego Windows. Ponieważ produkt IBM MQ korzysta z 32-bitowego procesu monitorowania zasobów w 64-bitowych systemach Windows, jest to katalog \Windows\SysWOW64, a nie katalog \Windows\system32. Więcej informacji na ten temat zawiera dokumentacja produktu Microsoft dotycząca przekierowania plików w środowisku Windows x64. Obie komendy są uruchamiane pod kontem użytkownika używanym do uruchamiania usługi MSCS Cluster Service i są wywoływane asynchronicznie. Obsługa MSCS IBM MQ nie czeka na zakończenie ich przed kontynuowaniem. Eliminuje to ryzyko, że mogą zablokować lub opóźnić dalsze operacje klastra.

Komendy te można również używać do wydawania komend produktu IBM MQ , na przykład w celu zrestartowania kanałów requestera. Jednak komendy są uruchamiane w momencie, gdy stan menedżera kolejek ulega zmianie, dlatego nie są one przeznaczone do wykonywania długotrwałych funkcji i nie mogą zakładać założeń dotyczących bieżącego stanu menedżera kolejek. Jest to całkiem możliwe, że natychmiast po wprowadzeniu menedżera kolejek administrator uruchomił komendę offline.

Aby uruchamiać programy zależne od stanu menedżera kolejek, należy rozważyć utworzenie instancji typu zasobu MSCS Generic Application , umieszczenie ich w tej samej grupie MSCS, co zasób menedżera kolejek, a także uzależnienie ich od zasobu menedżera kolejek.

Windows *Używanie preferowanych węzłów w MSCS*

Może to być przydatne, gdy w MSCS używany jest tryb aktywny/aktywny, aby skonfigurować *preferowany węzeł* dla każdego menedżera kolejek. Jednak w ogólnym przypadku lepiej nie ustawiać preferowanego węzła, ale polegać na ręcznym poawariku.

W przeciwieństwie do innych relatywnie bezstanowych zasobów menedżer kolejek może wykonać przełączenie awaryjne (lub odwrotnie) z jednego węzła do drugiego. Aby uniknąć niepotrzebnych przestojów, przetestuj odzyskany węzeł, zanim menedżer kolejek nie zostanie do niego ponownie uszkodzony. Uniemożliwia to użycie ustawienia przełączenia poawaryjnego `immediate` . Istnieje możliwość skonfigurowania przełączenia poawaryjnego między określoną porą dnia.

Prawdopodobnie najbezpieczniejszą trasą jest przeniesienie menedżera kolejek z powrotem do wymaganego węzła, gdy jest to pewne, że węzeł jest w pełni odzyskany. Uniemożliwia to korzystanie z opcji `preferred node` .

Windows *Błędy COM + podczas instalowania w MSCS*

Podczas instalowania produktu IBM MQ w nowo zainstalowanym klastrze MSCS może zostać wyświetlony błąd ze źródłem COM + i ID zdarzenia 4691, który jest zgłaszany w dzienniku zdarzeń aplikacji.

Oznacza to, że użytkownik próbuje uruchomić produkt IBM MQ w środowisku serwera Microsoft Cluster Server (MSCS), gdy koordynator Microsoft Distributed Transaction Coordinator (MSDTC) nie został skonfigurowany do działania w takim środowisku. Informacje na temat konfigurowania produktu MSDTC w środowisku klastrowym można znaleźć w dokumentacji produktu Microsoft .

Windows *Obsługa programów narzędziowych MSCS*

Lista programów narzędziowych MSCS programu IBM MQ , które można uruchomić w wierszu komend.

Obsługa programu IBM MQ dla MSCS obejmuje następujące programy narzędziowe:

Zarejestruj/wyrejestruj typ zasobu

```
haregtyp.exe
```

Po *wyrejestrowaniu* typu zasobu MSCS IBM MQ nie można już tworzyć żadnych zasobów tego typu. MSCS nie pozwala wyrejestrować typu zasobu, jeśli nadal istnieją instancje tego typu w klastrze:

1. Za pomocą programu MSCS Cluster Administrator zatrzymaj wszystkie menedżery kolejek, które działają pod kontrolą MSCS, wykonując je w trybie bez połączenia zgodnie z opisem w sekcji [“Korzystanie z menedżera kolejek w trybie bez połączenia z MSCS”](#) na stronie 483.
2. Korzystając z administratora klastra MSCS, usuń instancje zasobów.
3. W wierszu komend wyrejestruj typ zasobu, wprowadzając następującą komendę:

```
haregtyp /u
```

Jeśli chcesz *zarejestrować* typ (lub ponownie zarejestrować go w późniejszym czasie), wprowadź następującą komendę w wierszu komend:

```
haregtyp /r
```

Po pomyślnym zarejestrowaniu bibliotek MSCS należy zrestartować system, jeśli nie zostało to wykonane po zainstalowaniu produktu IBM MQ.

Przenoszenie menedżera kolejek do pamięci masowej MSCS

hamvmqm.exe

Patrz sekcja [“Przenoszenie menedżera kolejek do pamięci masowej MSCS”](#) na stronie 475.

Usuwanie menedżera kolejek z węzła

hadl1tmqm.exe

Należy rozważyć przypadek, w którym w klastrze był menedżer kolejek, został on przeniesiony z jednego węzła do innego, a teraz ma zostać zniszczony. Za pomocą programu IBM MQ Explorer można go usunąć w węźle, w którym znajduje się aktualnie. Wpisy do rejestru dla niego nadal istnieją na innym komputerze. Aby usunąć te informacje, wprowadź następującą komendę w wierszu komend na tym komputerze:

```
hadl1tmqm /m qmname
```

gdzie qmname to nazwa menedżera kolejek, który ma zostać usunięty.

Sprawdź i zapisz szczegóły konfiguracji

amqmsysn.exe

Ten program narzędziowy wyświetla okno dialogowe zawierające szczegółowe informacje na temat konfiguracji obsługi MSCS IBM MQ, na przykład może być wymagane, jeśli użytkownik zgłosi obsługę produktu IBM. Dostępna jest opcja zapisywania szczegółów w pliku.


Multi

Menedżery kolejek z wieloma instancjami

Menedżery kolejek o wielu instancjach są instancjami tego samego menedżera kolejek skonfigurowanego na różnych serwerach. Jedna instancja menedżera kolejek jest definiowana jako aktywna instancja, a inna instancja jest zdefiniowana jako instancja rezerwowa. Jeśli aktywna instancja nie powiedzie się, menedżer kolejek z wieloma instancjami zostanie zrestartowany automatycznie na serwerze rezerwowym.

Przykład konfiguracji menedżera kolejek z wieloma instancjami

Rysunek 75 na stronie 489 przedstawia przykład konfiguracji z wieloma instancjami dla menedżera kolejek QM1. Produkt IBM MQ jest zainstalowany na dwóch serwerach, z których jeden jest zapasowy. Utworzono jeden menedżer kolejek (QM1). Jedna instancja QM1 jest aktywna i działa na jednym serwerze. Inna instancja QM1 działa w trybie gotowości na innym serwerze, nie wykonuje aktywnego przetwarzania, ale jest gotowa do przejęcia z aktywnej instancji QM1, jeśli aktywna instancja nie powiedzie się.



Rysunek 75. Wieloinstancyjny menedżer kolejek

Jeśli planowane jest użycie menedżera kolejek jako menedżera kolejek z wieloma instancjami, należy utworzyć jeden menedżer kolejek na jednym z serwerów za pomocą komendy **crtmqm**, umieszczając dane menedżera kolejek i dzienniki we współużytkowanej pamięci masowej. Na innym serwerze zamiast ponownie utworzyć menedżer kolejek, użyj komendy **addmqinf**, aby utworzyć odwołanie do danych menedżera kolejek i dzienników w sieciowej pamięci masowej.

Teraz można uruchomić menedżer kolejek z dowolnego z serwerów. Każdy z serwerów odwołuje się do tych samych danych i dzienników menedżera kolejek; istnieje tylko jeden menedżer kolejek i jest on aktywny tylko na jednym serwerze w danym momencie.

Menedżer kolejek może być uruchamiany jako pojedynczy menedżer kolejek instancji lub jako menedżer kolejek z wieloma instancjami. W obu przypadkach działa tylko jedna instancja menedżera kolejek, przetwarzanie żądań. Różnica polega na tym, że w przypadku uruchamiania jako menedżer kolejek z wieloma instancjami serwer, na którym nie działa aktywna instancja menedżera kolejek, działa jako instancja rezerwowa, a jeśli aktywny serwer nie powiedzie się, jest on automatycznie gotowy do przejęcia z aktywnej instancji.

Jedynym elementem sterującym, nad którym instancja staje się aktywna, jest kolejność, w której menedżer kolejek jest uruchamiany na dwóch serwerach. Pierwsza instancja w celu uzyskania blokad odczytu/zapisu do danych menedżera kolejek staje się instancją aktywną.

Aktywną instancję można zamienić na inny serwer, po jej uruchomieniu, zatrzymując aktywną instancję za pomocą opcji przełączania, aby przekazać sterowanie do trybu gotowości.

Aktywna instancja QM1 ma wyłączny dostęp do współużytkowanych danych menedżera kolejek i do folderów dzienników, gdy jest ona uruchomiona. Instancja rezerwowa QM1 wykrywa, kiedy aktywna instancja się nie powiedziała, i staje się aktywną instancją. Przejmuje ona dane i dzienniki QM1 w stanie, w którym zostały one pozostawione przez aktywną instancję, i akceptuje ponowne połączenia z klientów i kanałów.

Aktywna instancja może nie powieść się z różnych przyczyn, które powodują przejęcie przez rezerwę:

- Awaria serwera udostępniającego instancję aktywnego menedżera kolejek.
- Niepowodzenie połączenia między serwerem udostępniający instancję aktywnego menedżera kolejek a systemem plików.
- Nieodpowiedzialność procesów menedżera kolejek wykryta przez produkt IBM MQ, który następnie zamyka menedżer kolejek.

Można dodać informacje o konfiguracji menedżera kolejek do wielu serwerów i wybrać dowolne dwa serwery, które mają być uruchamiane jako para aktywna/rezerwowa. Istnieje limit łącznej liczby dwóch instancji. Nie można mieć dwóch instancji rezerwowych i jednej aktywnej instancji.

Dodatkowe komponenty potrzebne do zbudowania rozwiązania wysokiej dostępności

Menedżer kolejek o wielu instancjach jest jedną z części rozwiązania wysokiej dostępności. Do zbudowania użytecznego rozwiązania wysokiej dostępności potrzebne są dodatkowe komponenty.

- Ponowne połączenie klienta i kanału w celu przestania IBM MQ połączeń z komputerem, który przejmuje działającą instancję aktywnego menedżera kolejek.
- System plików NFS o wysokiej wydajności, który poprawnie zarządza blokadami i zapewnia ochronę przed awarią nośnika i serwera plików.

Ważne: Aby można było przeprowadzić konserwację na dysku NFS, należy zatrzymać wszystkie instancje menedżera kolejek z wieloma instancjami, które działają w środowisku. Należy upewnić się, że w przypadku awarii systemu NFS istnieje kopia zapasowa konfiguracji menedżera kolejek do odtworzenia.

- Sprężyste sieci i zasilacze eliminują pojedyncze punkty awarii w podstawowej infrastrukturze.
- Aplikacje, które tolerują przetłoczenie awaryjne. W szczególności należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie aplikacji transakcyjnych oraz na aplikacje, które przeglądają kolejki produktu IBM MQ.
- Monitorowanie i zarządzanie instancjami aktywnymi i rezerwowymi w celu zapewnienia, że są one uruchomione, a także restartowanie aktywnych instancji, które nie powiodły się. Mimo że menedżery kolejek z wieloma instancjami są restartowane automatycznie, należy upewnić się, że działające instancje rezerwowe są uruchomione, gotowe do przejścia i że instancje zakończone niepowodzeniem są ponownie wprowadzane w trybie z połączeniem jako nowe instancje rezerwowe.

Program IBM MQ MQI clients i kanały ponownie łączą się ponownie z rezerwowym menedżerem kolejek, gdy stanie się aktywny. Więcej informacji na temat ponownego połączenia, a także inne komponenty w rozwiązaniu wysokiej dostępności można znaleźć w tematach pokrewnych. Automatyczne ponowne nawiązywanie połączenia przez klient nie jest obsługiwane przez produkt IBM MQ classes for Java.

Obsługiwane platformy

Menedżer kolejek z wieloma instancjami można utworzyć na dowolnej platformie innej niż OS obsługiwanej przez produkt IBM WebSphere MQ 7.0.1 lub nowszy.

Automatyczne ponowne połączenie klienta jest obsługiwane dla klientów MQI przez produkt IBM WebSphere MQ 7.0.1 i nowsze.

Tworzenie menedżera kolejek z wieloma instancjami

Utwórz menedżer kolejek z wieloma instancjami, tworząc menedżer kolejek na jednym serwerze i konfigurując produkt IBM MQ na innym serwerze. Menedżery kolejek o wielu instancjach współużytkują dane menedżera kolejek i dzienniki.

Większość nakładu pracy związanego z tworzeniem menedżera kolejek z wieloma instancjami jest zadaniem konfigurowania współużytkowanych danych menedżera kolejek i plików dziennika. Użytkownik musi utworzyć współużytkowane katalogi w sieciowej pamięci masowej i udostępnić katalogi innym serwerom przy użyciu zasobów współużytkowanych sieci. Te zadania muszą być wykonywane przez osobę z uprawnieniami administratora, taką jak *root* w systemach UNIX and Linux. Należy wykonać następujące kroki:

1. Utwórz zasoby współużytkowane dla danych i plików dziennika.
2. Utwórz menedżera kolejek na jednym serwerze.
3. Uruchom komendę **dspmqlinf** na pierwszym serwerze, aby zgromadzić dane konfiguracyjne menedżera kolejek i skopiować je do schowka.

4. Uruchom komendę **addmqinf** z kopiami danych, aby utworzyć konfigurację menedżera kolejek na drugim serwerze.

Produkt **crtmqm** nie jest uruchamiany w celu ponownego utworzenia menedżera kolejek na drugim serwerze.

Kontrola dostępu do pliku

Należy zadbać o to, aby użytkownik i grupa mqm na wszystkich innych serwerach miały uprawnienia do dostępu do zasobów współużytkowanych.

On UNIX and Linux, you need to make the uid and gid of mqm the same on all the systems. Konieczna może być edycja /etc/passwd w każdym systemie, aby ustawić wspólne uid i gid dla mqm, a następnie zrestartować system.

W systemie Microsoft Windows identyfikator użytkownika, który uruchomił procesy menedżera kolejek, musi mieć pełne uprawnienia kontrolne do katalogów zawierających dane menedżera kolejek i pliki dziennika. Uprawnienia można skonfigurować na dwa sposoby:

1. Utwórz menedżera kolejek z grupą globalną jako alternatywną główną nazwą zabezpieczeń. Autoryzuj grupę globalną, aby mieć pełną kontrolę dostępu do katalogów zawierających dane menedżera kolejek i pliki dzienników; patrz [“Zabezpieczanie współużytkowanych danych menedżera kolejek oraz katalogów i plików dzienników w systemie Windows”](#) na stronie 520. Ustaw identyfikator użytkownika, który uruchomił menedżera kolejek, członka grupy globalnej. Nie można utworzyć lokalnego użytkownika należącego do grupy globalnej, więc procesy menedżera kolejek muszą być uruchamiane w ramach identyfikatora użytkownika domeny. Identyfikator użytkownika domeny musi być członkiem lokalnej grupy mqm. Zadanie [“Tworzenie menedżera kolejek z wieloma instancjami na stacjach roboczych domeny lub serwerach w systemie Windows”](#) na stronie 494 demonstruje sposób konfigurowania menedżera kolejek z wieloma instancjami przy użyciu plików zabezpieczonych w ten sposób.
2. Utwórz menedżera kolejek na kontrolerze domeny, tak aby lokalna grupa mqm miała zasięg domeny "local". Zabezpieczy współużytkowany zasób plikowe za pomocą lokalnej domeny mqmdomeny i uruchom procesy menedżera kolejek we wszystkich instancjach menedżera kolejek w tej samej lokalnej grupie mqm domeny. Zadanie [“Tworzenie menedżera kolejek z wieloma instancjami w kontrolerach domeny Windows”](#) na stronie 509 demonstruje sposób konfigurowania menedżera kolejek z wieloma instancjami przy użyciu plików zabezpieczonych w ten sposób.

Informacje konfiguracyjne

Skonfiguruj jak najwięcej instancji menedżera kolejek, modyfikując informacje konfiguracyjne menedżera kolejek produktu IBM MQ na temat każdego serwera. Każdy serwer musi mieć zainstalowaną taką samą wersję produktu IBM MQ na kompatybilnym poziomie poprawek. Komendy, **dspmqinf** i **addmqinf**, umożliwiają skonfigurowanie dodatkowych instancji menedżera kolejek. Alternatywnie można bezpośrednio edytować pliki mqz.ini i qm.ini. Tematy, [“Tworzenie menedżera kolejek z wieloma instancjami w systemie Linux”](#) na stronie 533, [“Tworzenie menedżera kolejek z wieloma instancjami na stacjach roboczych domeny lub serwerach w systemie Windows”](#) na stronie 494 i [“Tworzenie menedżera kolejek z wieloma instancjami w kontrolerach domeny Windows”](#) na stronie 509 są przykładami ilustrującymi sposób konfigurowania menedżera kolejek z wieloma instancjami.

W systemach Windows i UNIX and Linux można współużytkować pojedynczy plik mqz.ini, umieszczając go w sieci i ustawiając zmienną środowiskową **AMQ_MQS_INI_LOCATION** w taki sposób, aby wskazywała na ten plik.

Ograniczenia

1. Skonfiguruj wiele instancji tego samego menedżera kolejek tylko na serwerach mających ten sam system operacyjny, architekturę i endianness. Na przykład oba komputery muszą być 32-bitowe lub 64-bitowe.
2. Wszystkie instalacje produktu IBM MQ muszą być w wersji 7.0.1 lub nowszej.

3. Zwykle instalacje aktywne i rezerwowe są utrzymywane na tym samym poziomie konserwacyjnym. Zapoznaj się z instrukcjami serwisowania dla każdej aktualizacji, aby sprawdzić, czy wszystkie instalacje muszą zostać zaktualizowane do nowej wersji.

Należy pamiętać, że poziomy konserwacyjne dla aktywnych i pasywnych menedżerów kolejek muszą być identyczne.

4. Współużytkuj dane menedżera kolejek i dzienniki tylko między menedżerami kolejek, które są skonfigurowane z tym samym użytkownikiem, grupą produktu IBM MQ i mechanizmem kontroli dostępu. **IBM i** Na przykład: współużytkowany zasób sieciowy skonfigurowany na serwerze Linux może zawierać oddzielne dane menedżera kolejek i dzienniki dla menedżerów kolejek produktu UNIX and Linux , ale nie może zawierać danych menedżera kolejek używanych przez produkt IBM i.

IBM i Istnieje możliwość utworzenia wielu zasobów współużytkowanych w tej samej pamięci sieciowej dla systemów IBM i i UNIX , o ile współużytkowane zasoby są różne. Można podać różne akcje różnych właścicieli. Ograniczenie to jest konsekwencją różnych nazw używanych dla użytkowników i grup produktu IBM MQ między UNIX a IBM i. Fakt, że użytkownik i grupa mogą mieć takie same produkty uid i gid , nie zrelaksuje ograniczenia.

5. W systemach UNIX and Linux skonfiguruj współużytkowany system plików w sieciowej pamięci masowej z twardym, przerywalnym, podłączonym, a nie miękkim podłączem. Mocny uchwyt przerwania wymusza zawieszenie menedżera kolejek, dopóki nie zostanie przerwane przez wywołanie systemowe. Miękkie zaczepki nie gwarantują spójności danych po awarii serwera.
6. Współużytkowane katalogi dzienników i danych nie mogą być przechowywane w systemie plików FAT ani w systemie plików NFSv3 . W przypadku menedżerów kolejek z wieloma instancjami w systemie Windows pamięć masowa podłączana do sieci musi być dostępna za pomocą protokołu CIFS (Common Internet File System) używanego przez sieci Windows .
7. **z/OS** Produkt z/OS nie obsługuje menedżerów kolejek z wieloma instancjami. Użyj grup współużytkowania kolejek.

Klienci z możliwością ponownego połączenia działają z menedżerami kolejek produktu z/OS .

Windows Domeny produktu Windows i menedżery kolejek z wieloma instancjami

Menedżer kolejek o wielu instancjach w systemie Windows wymaga, aby dane i dzienniki były współużytkowane. Zasób współużytkowany musi być dostępny dla wszystkich instancji menedżera kolejek działającego na różnych serwerach lub na różnych stacjach roboczych. Skonfiguruj menedżery kolejek i współużytkuj je jako część domeny produktu Windows . Menedżer kolejek może być uruchomiony na stacji roboczej lub na serwerze lub na kontrolerze domeny.

Przed skonfigurowaniem menedżera kolejek z wieloma instancjami należy zapoznać się z treścią [“Bezpieczne niewspółużytkowane dane menedżera kolejek oraz katalogi i pliki dzienników w systemie Windows”](#) na stronie 523 i [“Zabezpieczanie współużytkowanych danych menedżera kolejek oraz katalogów i plików dzienników w systemie Windows”](#) na stronie 520 , aby przejrzeć sposób kontroli dostępu do danych menedżera kolejek i plików dziennika. Tematy są edukacyjne. Jeśli użytkownik chce przejść bezpośrednio do konfigurowania współużytkowanych katalogów dla menedżera kolejek z wieloma instancjami w domenie Windows , należy zapoznać się z tematem [“Tworzenie menedżera kolejek z wieloma instancjami na stacjach roboczych domeny lub serwerach w systemie Windows”](#) na stronie 494.

Uruchamianie menedżera kolejek z wieloma instancjami na stacjach roboczych lub serwerach domeny

Z poziomu produktu IBM WebSphere MQ 7.1 menedżery kolejek z wieloma instancjami działają na stacji roboczej lub na serwerze, który jest elementem domeny. Aby uruchomić menedżer kolejek z wieloma instancjami w systemie Windows, wymagany jest kontroler domeny, serwer plików oraz dwie stacje robocze lub serwery, na których uruchomiony jest ten sam menedżer kolejek połączony z tą samą domeną.

Zmiana, dzięki której możliwe jest uruchomienie menedżera kolejek z wieloma instancjami na dowolnym serwerze lub stacji roboczej w domenie, umożliwi utworzenie menedżera kolejek z dodatkową grupą zabezpieczeń. Dodatkowa grupa uprawnień jest przekazywana w komendzie **crtmqm**, w parametrze -a. Użytkownik zabezpieczy katalogi, które zawierają dane menedżera kolejek i dzienniki z grupą. Identyfikator użytkownika, który uruchamia procesy menedżera kolejek, musi być członkiem tej grupy. Gdy menedżer kolejek uzyskuje dostęp do katalogów, program Windows sprawdza uprawnienia, jakie musi mieć identyfikator użytkownika w celu uzyskania dostępu do katalogów. Identyfikator użytkownika, który uruchomił procesy menedżera kolejek, zawiera informacje autoryzacyjne zarówno przez grupę, jak i identyfikator domeny ID użytkownika. Gdy menedżer kolejek jest uruchomiony na innym serwerze, identyfikator użytkownika uruchamiający procesy menedżera kolejek może mieć takie same informacje autoryzacyjne. Identyfikator użytkownika nie musi być taki sam. Musi to być członek alternatywnej grupy uprawnień, a także członek lokalnej grupy mqm.

Sekcja [“Tworzenie menedżera kolejek z wieloma instancjami na stacjach roboczych domeny lub serwerach w systemie Windows”](#) na stronie 494 zawiera szczegółowe informacje na temat tworzenia menedżera kolejek z wieloma instancjami.

Do skonfigurowania domeny oraz serwerów domen i stacji roboczych wymagane jest wykonanie wielu kroków. Użytkownik musi zrozumieć, w jaki sposób produkt Windows autoryzuje dostęp menedżera kolejek do jego danych i katalogów dzienników. Jeśli użytkownik nie ma pewności, w jaki sposób procesy menedżera kolejek mają autoryzację do uzyskiwania dostępu do ich plików dziennika i danych, należy zapoznać się z tematem [“Bezpieczne niewspółużytkowane dane menedżera kolejek oraz katalogi i pliki dzienników w systemie Windows”](#) na stronie 523. W tym temacie opisano dwa zadania, które ułatwiają zrozumienie wymaganych kroków. Zadania to [“Odczyt i zapis danych i plików dziennika autoryzowanych przez lokalną grupę mqm”](#) na stronie 525 i [“Odczytywanie i zapisywanie danych i plików dziennika autoryzowanych przez alternatywną lokalną grupę uprawnień”](#) na stronie 529. Inny temat, [“Zabezpieczanie współużytkowanych danych menedżera kolejek oraz katalogów i plików dzienników w systemie Windows”](#) na stronie 520, zawiera informacje na temat zabezpieczania współużytkowanych katalogów zawierających dane menedżera kolejek oraz pliki dzienników z alternatywną grupą uprawnień. W tym temacie opisano cztery zadania: utworzenie domeny produktu Windows, utworzenie współużytkowanego zasobu plikowego, zainstalowanie produktu IBM MQ for Windows i skonfigurowanie menedżera kolejek w celu użycia zasobu współużytkowanego. Zadania są następujące:

1. [“Tworzenie domeny Active Directory i DNS w systemie Windows”](#) na stronie 497.
2. [“Instalowanie produktu IBM MQ na serwerze lub stacji roboczej w domenie Windows”](#) na stronie 501.
3. [“Tworzenie współużytkowanego katalogu dla danych menedżera kolejek i plików dziennika w systemie Windows”](#) na stronie 503.
4. [“Odczytywanie i zapisywanie współużytkowanych danych i plików dziennika autoryzowanych przez alternatywną globalną grupę uprawnień”](#) na stronie 506.

Następnie można wykonać następujące czynności: [“Tworzenie menedżera kolejek z wieloma instancjami na stacjach roboczych domeny lub serwerach w systemie Windows”](#) na stronie 494, korzystając z domeny. Wykonaj poniższe czynności, aby eksplorować konfigurowanie menedżera kolejek z wieloma instancjami przed przestaniem wiedzy do domeny produkcyjnej.

Uruchamianie menedżera kolejek z wieloma instancjami w kontrolerach domeny

Dane menedżera kolejek mogą być zabezpieczone grupą domeny mqm. Jak wyjaśniono w temacie [“Zabezpieczanie współużytkowanych danych menedżera kolejek oraz katalogów i plików dzienników w systemie Windows”](#) na stronie 520, nie można współużytkować katalogów zabezpieczonych z lokalną grupą mqm na stacjach roboczych lub serwerach. Jednak w kontrolerach domeny wszystkie grupy i jednostki główne mają zasięg domeny. Jeśli produkt IBM MQ for Windows zostanie zainstalowany w kontrolerze domeny, dane menedżera kolejek i pliki dziennika są zabezpieczone grupą domeny mqm, która może być współużytkowana. Wykonaj kroki opisane w zadaniu [“Tworzenie menedżera kolejek z wieloma instancjami w kontrolerach domeny Windows”](#) na stronie 509, aby skonfigurować menedżer kolejek z wieloma instancjami w kontrolerach domeny.

Informacje pokrewne

[Zarządzanie autoryzacją i kontrolą dostępu](#)

Windows Tworzenie menedżera kolejek z wieloma instancjami na stacjach roboczych domeny lub serwerach w systemie Windows

W przykładzie przedstawiono sposób konfigurowania menedżera kolejek z wieloma instancjami na serwerze Windows na stacji roboczej lub na serwerze, który jest częścią domeny produktu Windows . Serwer nie musi być kontrolerem domeny. W konfiguracji przedstawiono pojęcia związane z tą konfiguracją, a nie skalę produkcyjną. Ten przykład jest oparty na serwerze Windows Server 2008. Kroki te mogą się różnić w przypadku innych wersji serwera Windows .

W konfiguracji skali produkcyjnej może być konieczne dostosowanie konfiguracji do istniejącej domeny. Na przykład można zdefiniować różne grupy domen w celu autoryzowania różnych zasobów współużytkowanych oraz do grupowania identyfikatorów użytkowników, które uruchamiają menedżery kolejek.

Przykładowa konfiguracja składa się z trzech serwerów:

sun

Kontroler domeny serwera Windows 2008. Jest właścicielem domeny produktu *wmq.example.com* , która zawiera produkty *Sun, marsi venus*. Do celów ilustracji jest on również używany jako serwer plików.

mars

Serwer Windows 2008 używany jako pierwszy serwer IBM MQ . Zawiera on jedną instancję menedżera kolejek o wielu instancjach o nazwie *QMGR*.

venus

Serwer Windows 2008 używany jako drugi serwer IBM MQ . Zawiera on drugą instancję menedżera kolejek z wieloma instancjami o nazwie *QMGR*.

W przykładzie należy zastąpić nazwy zapisane kursywą, podając nazwy wybranych użytkowników.

Zanim rozpoczniesz

W systemie Windows nie ma potrzeby sprawdzania systemu plików, który ma być przechowywany w celu przechowywania danych menedżera kolejek i plików dziennika. Procedura sprawdzania, Weryfikowanie zachowania współużytkowanego systemu plików, ma zastosowanie do produktu UNIX and Linux.

W systemie Windows sprawdzenia są zawsze pomyślne.

Wykonaj kroki opisane w poniższych zadaniach. Zadania te tworzą kontroler domeny i domenę, instalują produkt IBM MQ for Windows na jednym serwerze i tworzą współużytkowany zasób plikowe dla danych i plików dziennika. Jeśli konfigurowany jest istniejący kontroler domeny, może okazać się przydatne przy próbie wykonania kroków na nowym serwerze Windows Server 2008. Kroki można dostosować do swojej domeny.

1. “Tworzenie domeny Active Directory i DNS w systemie Windows” na stronie 497.
2. “Instalowanie produktu IBM MQ na serwerze lub stacji roboczej w domenie Windows” na stronie 501.
3. “Tworzenie współużytkowanego katalogu dla danych menedżera kolejek i plików dziennika w systemie Windows” na stronie 503.
4. “Odczytywanie i zapisywanie współużytkowanych danych i plików dziennika autoryzowanych przez alternatywną globalną grupę uprawnień” na stronie 506.

O tym zadaniu

To zadanie jest jedną z sekwencji czynności w celu skonfigurowania kontrolera domeny i dwóch serwerów w domenie do uruchamiania instancji menedżera kolejek. W ramach tej czynności można skonfigurować drugi serwer *venus* w celu uruchomienia innej instancji menedżera kolejek *QMGR*. Wykonaj kroki opisane w tym zadaniu, aby utworzyć drugą instancję menedżera kolejek, *QMGRi* przetestuj, czy działa.

To zadanie jest oddzielone od czterech zadań w poprzedniej sekcji. Zawiera ona kroki, które przekształcają menedżer kolejek z jedną instancją w menedżer kolejek z wieloma instancjami. Wszystkie pozostałe kroki są wspólne dla menedżerów kolejek pojedynczych lub wielu instancji.

Procedura

1. Skonfiguruj drugi serwer do uruchamiania produktu IBM MQ for Windows.

- a) Wykonaj kroki opisane w zadaniu [“Instalowanie produktu IBM MQ na serwerze lub stacji roboczej w domenie Windows”](#) na stronie 501 , aby utworzyć drugi serwer domen. W tej sekwencji zadań drugi serwer nosi nazwę *venus*.

Wskazówka: Utwórz drugą instalację przy użyciu tych samych wartości domyślnych instalacji dla produktu IBM MQ na każdym z dwóch serwerów. Jeśli wartości domyślne różnią się, konieczne może być dostosowanie zmiennych *Prefix* i *InstallationName* w sekcji **QMGR QueueManager** w pliku konfiguracyjnym IBM MQ *mqsc.ini*. Zmienne odnoszą się do ścieżek, które mogą się różnić dla każdej instalacji i menedżera kolejek na każdym serwerze. Jeśli ścieżki pozostaną takie same na każdym serwerze, należy skonfigurować menedżer kolejek o wielu instancjach.

2. Utwórz drugą instancję produktu *QMGR* w systemie *venus*.

- a) Jeśli *QMGR* w systemie *mars* nie istnieje, wykonaj zadanie [“Odczytywanie i zapisywanie współużytkowanych danych i plików dziennika autoryzowanych przez alternatywną globalną grupę uprawnień”](#) na stronie 506, aby go utworzyć.
- b) Sprawdź, czy wartości parametrów *Prefix* i *InstallationName* są poprawne dla produktu *venus*.

W systemie *mars* uruchom komendę **dspmqlinf** :

```
dspmqlinf QMGR
```

Odpowiedź systemu:

```
QueueManager:  
Name=QMGR  
Directory=QMGR  
Prefix=C:\ProgramData\IBM\MQ  
DataPath=\\sun\wmq\data\QMGR  
InstallationName=Installation1
```

- c) Skopiuj do schowka format pliku **QueueManager** w postaci czytelnej dla komputera.

W systemie *mars* ponownie uruchom komendę **dspmqlinf** z parametrem `-o command` .

```
dspmqlinf -o command QMGR
```

Odpowiedź systemu:

```
addmqinf -s QueueManager -v Name=QMGR  
-v Directory=QMGR -v Prefix="C:\ProgramData\IBM\MQ"  
-v DataPath=\\sun\wmq\data\QMGR
```

- d) W systemie *venus* należy uruchomić komendę **addmqinf** ze schowka w celu utworzenia instancji menedżera kolejek w systemie *venus*.

W razie potrzeby dopasuj komendę, aby uwzględnić różnice w parametrach *Przedrostek* lub *InstallationName* .

```
addmqinf -s QueueManager -v Name=QMGR
```

```
-v Directory=QMGR -v Prefix="C:\ProgramData\IBM\MQ"  
-v DataPath=\\sun\wmq\data\QMGR
```

IBM MQ configuration information added.

3. Uruchom menedżera kolejek *QMGR* w systemie *venus*, zezwalając na instancje rezerwowe.

a) Sprawdź, czy program *QMGR* w systemie *mars* jest zatrzymany.

W systemie *mars* uruchom komendę **dspmq** :

```
dspmq -m QMGR
```

Odpowiedź systemu zależy od tego, w jaki sposób menedżer kolejek został zatrzymany, na przykład:

```
C:\Users\Administrator>dspmq -m QMGR  
QMNAME(QMGR) STATUS(Ended immediately)
```

b) W systemie *venus* uruchom komendę **strmqm** , aby uruchomić program *QMGR* zezwalający na zapatrywać:

```
strmqm -x QMGR
```

Odpowiedź systemu:

```
IBM MQ queue manager 'QMGR' starting.  
The queue manager is associated with installation 'Installation1'.  
5 log records accessed on queue manager 'QMGR' during the log  
replay phase.  
Log replay for queue manager 'QMGR' complete.  
Transaction manager state recovered for queue manager 'QMGR'.  
IBM MQ queue manager 'QMGR' started using V7.1.0.0.
```

Wyniki

Aby przetestować przełączniki menedżera kolejek z wieloma instancjami, wykonaj następujące kroki:

1. W systemie *mars* uruchom komendę **strmqm** , aby uruchomić program *QMGR* zezwalający na zapatrywać:

```
strmqm -x QMGR
```

Odpowiedź systemu:

```
IBM MQ queue manager 'QMGR' starting.  
The queue manager is associated with installation 'Installation1'.  
A standby instance of queue manager 'QMGR' has been started.  
The active instance is running elsewhere.
```

2. W systemie *venus* uruchom komendę **endmqm** :

```
endmqm -r -s -i QMGR
```

Odpowiedź systemu w systemie *venus*:

```
IBM MQ queue manager 'QMGR' ending.  
IBM MQ queue manager 'QMGR' ending.
```

```
IBM MQ queue manager 'QMGR' ending.  
IBM MQ queue manager 'QMGR' ending.  
IBM MQ queue manager 'QMGR' ending.  
IBM MQ queue manager 'QMGR' ending.  
IBM MQ queue manager 'QMGR' ended, permitting switchover to  
a standby instance.
```

I w systemie *mars*:

```
dspmq  
QMNAME(QMGR) STATUS(Running as standby)  
C:\Users\wmquser2>dspmq  
QMNAME(QMGR) STATUS(Running as standby)  
C:\Users\wmquser2>dspmq  
QMNAME(QMGR) STATUS(Running)
```

Co dalej

Aby zweryfikować menedżer kolejek z wieloma instancjami przy użyciu przykładowych programów, należy zapoznać się z [“Weryfikowanie menedżera kolejek z wieloma instancjami w systemie Windows” na stronie 517.](#)

Windows Tworzenie domeny Active Directory i DNS w systemie Windows

To zadanie tworzy domenę *wmq.example.com* w kontrolerze domeny Windows 2008 o nazwie *sun*. Konfiguruje ona grupę globalną `Domain\mqm` w domenie, z poprawnymi prawami i z jednym użytkownikiem.

W konfiguracji skali produkcyjnej może być konieczne dostosowanie konfiguracji do istniejącej domeny. Na przykład można zdefiniować różne grupy domen w celu autoryzowania różnych zasobów współużytkowanych oraz do grupowania identyfikatorów użytkowników, które uruchamiają menedżery kolejek.

Przykładowa konfiguracja składa się z trzech serwerów:

sun

Kontroler domeny serwera Windows 2008. Jest właścicielem domeny produktu *wmq.example.com*, która zawiera produkty *Sun, marsi venus*. Do celów ilustracji jest on również używany jako serwer plików.

mars

Serwer Windows 2008 używany jako pierwszy serwer IBM MQ. Zawiera on jedną instancję menedżera kolejek o wielu instancjach o nazwie *QMGR*.

venus

Serwer Windows 2008 używany jako drugi serwer IBM MQ. Zawiera on drugą instancję menedżera kolejek z wieloma instancjami o nazwie *QMGR*.

W przykładzie należy zastąpić nazwy zapisane kursywą, podając nazwy wybranych użytkowników.

Zanim rozpoczniesz

1. Kroki czynności są spójne z produktem Windows Server 2008, który jest zainstalowany, ale nie jest skonfigurowany z żadną rolą. Jeśli skonfigurowany jest istniejący kontroler domeny, może okazać się przydatne przy próbie wykonania kroków na nowym serwerze Windows Server 2008. Kroki można dostosować do swojej domeny.

O tym zadaniu

W tym zadaniu tworzona jest domena Active Directory i domena DNS w nowym kontrolerze domeny. Następnie można skonfigurować produkt gotowy do zainstalowania produktu IBM MQ na innych serwerach i stacjach roboczych, które dołączają do domeny. Wykonaj czynność, jeśli użytkownik nie zna

instalacji i konfiguracji Active Directory w celu utworzenia domeny produktu Windows . Aby utworzyć konfigurację menedżera kolejek z wieloma instancjami, należy utworzyć domenę produktu Windows . Zadanie nie ma na celu jak najlepszego skonfigurowania domeny produktu Windows . Aby wdrożyć menedżery kolejek w wielu instancjach w środowisku produkcyjnym, należy zapoznać się z dokumentacją produktu Windows .

Podczas wykonywania zadania wykonaj następujące kroki:

1. Zainstaluj Active Directory.
2. Dodaj domenę.
3. Dodaj domenę do DNS.
4. Utwórz grupę globalną `Domain mqm` i nadaj jej poprawne uprawnienia.
5. Dodaj użytkownika i ustaw go jako członka grupy globalnej `Domain mqm`.

To zadanie jest jednym z zestawu zadań pokrewnych, które ilustrują uzyskiwanie dostępu do danych i plików dziennika menedżera kolejek. Zadania przedstawiają sposób tworzenia menedżera kolejek z uprawnieniami do odczytu i zapisu danych oraz plików dziennika, które są przechowywane w wybranym katalogu. Towarzyszą one zadaniu “Domeny produktu Windows i menedżery kolejek z wieloma instancjami” na stronie 492.

Na potrzeby zadania nazwa hosta kontrolera domeny to `sun`, a dwa serwery IBM MQ są nazywane `mars` i `venus`. Domena nosi nazwę `wmq.example.com`. Wszystkie nazwy kursywą w zadaniu można zastąpić nazwami wybranych przez użytkownika.

Procedura

1. Zaloguj się do kontrolera domeny `sun` jako administrator lokalny lub administrator produktu `Workgroup` .
Jeśli serwer jest już skonfigurowany jako kontroler domeny, należy zalogować się jako administrator domeny.
2. Uruchom kreator usług domeny Active Directory .
 - a) Kliknij opcję **Start > Uruchom ...** Wpisz `dcpromo` i kliknij przycisk **OK**.
Jeśli pliki binarne Active Directory nie są jeszcze zainstalowane, program Windows automatycznie instaluje pliki.
3. W pierwszym oknie kreatora pozostaw pole wyboru **Use advanced mode installation** (Użyj instalacji trybu zaawansowanego). Kliknij przycisk **Dalej > Dalej** , a następnie kliknij opcję **Utwórz nową domenę w nowym lesie > Dalej**.
4. Wpisz `wmq.example.com` w polu **FQDN w domenie głównej lasu** . Kliknij przycisk **Dalej**.
5. W oknie Set Forest Functional Level (Ustaw poziom działania lasu) wybierz opcję **Windows Server 2003** (lub później) z listy **Poziomy funkcjonalne lasów > Następny** (Ustaw poziom lasu).
Najstarszym poziomem serwera Windows , który jest obsługiwany przez produkt IBM MQ , jest serwer Windows Server 2003.
6. Opcjonalne: W oknie Set Domain Functional Level (Ustaw poziom funkcjonalny domeny) wybierz opcję **Windows Server 2003** (lub później) z listy **Poziomy funkcjonalne domeny > Następny** (Zarządzanie serwerem).
Ten krok jest wymagany tylko wtedy, gdy ustawiony jest poziom funkcjonalności lasu na **Windows Server 2003**.
7. Zostanie otwarte okno Dodatkowe opcje kontrolera domeny wraz z opcją **Serwer DNS** wybraną jako dodatkowa opcja. Kliknij przycisk **Dalej i Tak** , aby wyczyścić okno ostrzeżenia.
Wskazówka: Jeśli serwer DNS jest już zainstalowany, ta opcja nie jest prezentowana. Jeśli chcesz wykonać to zadanie właśnie, usuń wszystkie role z tego kontrolera domeny i rozpocznij ponownie.
8. Pozostaw niezmienione katalogi `Database`, `Log Files` i `SYSVOL` , a następnie kliknij przycisk **Dalej**.
9. Wpisz hasło w polach **Hasło i Potwierdź hasło** w oknie Password Services Restore Mode Administrator Password (Hasło administratora w trybie odtwarzania usług katalogowych). Kliknij

- przycisk **Dalej > Dalej**. W ostatnim oknie kreatora wybierz opcję **Reboot on completion** (Reboot po zakończeniu).
10. Gdy kontroler domeny zostanie ponownie uruchomiony, zaloguj się jako *wmq\Administrator*.
Menedżer serwera zostanie uruchomiony automatycznie.
 11. Otwórz folder *wmq.example.com\Users*.
 - a) Otwórz kolejno opcje **Server Manager > Roles > Active Directory Domain Services > wmq.example.com > Users**.
 12. Kliknij prawym przyciskiem myszy opcję **Użytkownicy > Nowy > Grupa**.
 - a) Wpisz nazwę grupy w polu **Nazwa grupy**.

Uwaga: Preferowana nazwa grupy to *Domain mqm*. Należy wpisać ją dokładnie w takiej postaci.

 - Nadanie grupie nazwy *Domain mqm* powoduje zmianę zachowania kreatora "przygotowania produktu IBM MQ" na stacji roboczej lub serwerze domeny. Kreator "przygotowania produktu IBM MQ" doda wtedy automatycznie grupę *Domain mqm* do lokalnej grupy *mqm* dla każdej nowej instalacji produktu IBM MQ w domenie.
 - Istnieje możliwość zainstalowania stacji roboczych lub serwerów w domenie bez grupy globalnej *Domain mqm*. W takim przypadku należy zdefiniować grupę o tych samych właściwościach, co grupa *Domain mqm*. Należy przypisać tę grupę lub należących do niej użytkowników do lokalnej grupy *mqm* za każdym razem, gdy produkt IBM MQ zostanie zainstalowany w domenie. Użytkowników należących do domeny można umieścić w wielu grupach. Należy utworzyć wiele grup domeny – każda ma odpowiadać zestawowi instalacji, którym chcesz osobno zarządzać. Użytkowników należących do domeny należy podzielić na różne grupy należące do domeny odpowiednio do instalacji, którymi zarządzają. Każdą z grup należących do domeny należy dodać do lokalnej grupy *mqm* różnych instalacji produktu IBM MQ. Tylko użytkownicy należący do domeny będący członkami grup należących do domeny, które są elementami konkretnej lokalnej grupy *mqm*, mogą tworzyć i uruchamiać menedżery kolejek dla tej instalacji oraz zarządzać nimi.
 - Użytkownik należący do domeny wyznaczony podczas instalowania produktu IBM MQ na stacji roboczej lub serwerze w domenie musi należeć do grupy *Domain mqm* lub alternatywnej grupy zdefiniowanej z użyciem właściwości takich samych jak właściwości grupy *Domain mqm*.
 - b) Pozostaw ustawienie **Globalny** wybrane w przypadku opcji **Zasięg grupy** lub zmień je na ustawienie **Uniwersalny**. Pozostaw ustawienie **Zabezpieczenia** wybrane w przypadku opcji **Typ grupy**. Kliknij przycisk **OK**.
 13. Dodaj prawa, **Zezwalaj Odczytaj członkostwo w grupie** i **Zezwalaj Odczytaj groupMembershipSAM** na prawa grupy globalnej *Domain mqm*.
 - a) Na pasku działań okna Menedżer serwerów kliknij przycisk **Widok > Funkcje zaawansowane**
 - b) W drzewie nawigacyjnym menedżera serwera kliknij opcję **Użytkownicy**.
 - c) W oknie Użytkownicy kliknij prawym przyciskiem myszy opcję **Domain mqm > Właściwości**.
 - d) Kliknij opcję **Zabezpieczenia > Zaawansowane > Dodaj ...**. Wpisz *Domain mqm* i kliknij opcję **Sprawdź nazwy > OK**.

Pole **Nazwa** jest wstępnie wypełnione łańcuchem *Domain mqm (domain name\Domain mqm)*.
 - e) Kliknąć opcję **Właściwości**. Na liście **Zastosuj do** wybierz opcję **Podrzędne obiekty użytkownika**.
 - f) Z listy **Permissions** (Uprawnienia) zaznacz pola wyboru **Read group membership** (Odczytaj członkostwo w grupie) i **Read groupMembershipSAM Allow** (Zezwalaj), a następnie kliknij przycisk **OK > Apply > OK > OK**.
 14. Dodaj dwóch lub więcej użytkowników do grupy globalnej *Domain mqm*.

Jeden użytkownik, *wmquser1* w tym przykładzie, uruchamia usługę IBM MQ, a inny użytkownik, *wmquser2*, jest używany interaktywnie.

Do utworzenia menedżera kolejek, który korzysta z alternatywnej grupy uprawnień w konfiguracji domeny, wymagany jest użytkownik domeny. ID użytkownika nie jest wystarczający, aby mógł być administratorem, ale administrator ma uprawnienia do uruchamiania komendy **crtmqm**.

Użytkownik należący do domeny, który może być administratorem, musi należeć do lokalnej grupy mqm , a także do innej grupy uprawnień.

W tym przykładzie użytkownik udostępnia elementy *wmquser1* i *wmquser2* w grupie globalnej *Domain mqm* . Kreator "Przygotuj produkt IBM MQ " automatycznie konfiguruje produkt *Domain mqm* jako element lokalnej grupy partycji *mqm* , na której będzie uruchamiany kreator.

Aby uruchomić usługę IBM MQ dla każdej instalacji produktu IBM MQ na jednym komputerze, należy podać innego użytkownika. Można ponownie wykorzystać tych samych użytkowników na różnych komputerach.

- a) W drzewie nawigacyjnym menedżera serwera kliknij opcję **Użytkownicy > Nowy > Użytkownik** .
 - b) W oknie Nowy obiekt-User (Nowy obiekt) wpisz *wmquser1* w polu **User logon name** (Nazwa logowania użytkownika). Wpisz *WebSphere* w polu **Imię** , a *MQ1* w polu **Nazwisko** . Kliknij przycisk **Dalej**.
 - c) Wpisz hasło w polach **Hasło** i **Potwierdź hasło** , a następnie usuń zaznaczenie pola wyboru **Użytkownik musi zmienić hasło przy następnym logowaniu** . Kliknij przycisk **Dalej > Zakończ**.
 - d) W oknie Użytkownicy kliknij prawym przyciskiem myszy **WebSphere MQ > Dodaj do grupy ...** . Wpisz *Domain mqm* i kliknij opcję **Sprawdź nazwy > OK > OK**.
 - e) Powtórz kroki od **a** do **d** , aby dodać *WebSphere MQ2* jako *wmquser2* .
15. Uruchamianie produktu IBM MQ jako usługi.

Jeśli konieczne jest uruchomienie programu IBM MQ jako usługi, a następnie nadanie użytkownikowi domeny (uzyskanego od administratora domeny) dostępu do uruchamiania jako usługi, wykonaj następującą procedurę:

- a) Kliknij opcję **Start > Uruchom ...** .
Wpisz komendę *secpol.msc* i kliknij przycisk **OK**.
- b) Otwórz okno **Ustawienia zabezpieczeń > Zasady lokalne > Przypisania praw użytkowników** .
Na liście strategii kliknij prawym przyciskiem myszy opcję **Zaloguj się jako usługa > Właściwości**.
- c) Kliknij opcję **Dodaj użytkownika lub grupę ...** .
Wpisz nazwę użytkownika uzyskanego od administratora domeny, a następnie kliknij opcję **Sprawdź nazwy** .
- d) Jeśli pojawi się monit z okna Windows Security, wpisz nazwę użytkownika i hasło użytkownika konta lub administratora z odpowiednimi uprawnieniami, a następnie kliknij przycisk **OK > Zastosuj > OK** .
Zamknij okno Zasady zabezpieczeń lokalnych.

Uwaga: Na serwerze Windows Server 2008 i Windows Server 2012 funkcja Kontrola konta użytkownika (User Account Control-UAC) jest domyślnie włączona.

Funkcja UAC ogranicza działania, które użytkownicy mogą wykonywać za pomocą niektórych funkcji systemu operacyjnego, nawet jeśli są oni członkami grupy Administratorzy. Należy podjąć odpowiednie kroki, aby znieść to ograniczenie.

Co dalej

Przejdź do następnego zadania [“Instalowanie produktu IBM MQ na serwerze lub stacji roboczej w domenie Windows”](#) na stronie 501.

Zadania pokrewne

Windows [Instalowanie produktu IBM MQ na serwerze lub stacji roboczej w domenie Windows](#)

Windows [Tworzenie współużytkowanego katalogu dla danych menedżera kolejek i plików dziennika w systemie Windows](#)

Windows [Odczytywanie i zapisywanie współużytkowanych danych i plików dziennika autoryzowanych przez alternatywną globalną grupę uprawnień](#)

Windows Instalowanie produktu IBM MQ na serwerze lub stacji roboczej w domenie Windows

W ramach tej czynności użytkownik instaluje i konfiguruje produkt IBM MQ na serwerze lub stacji roboczej w domenie *wmq.example.com* Windows.

W konfiguracji skali produkcyjnej może być konieczne dostosowanie konfiguracji do istniejącej domeny. Na przykład można zdefiniować różne grupy domen w celu autoryzowania różnych zasobów współużytkowanych oraz do grupowania identyfikatorów użytkowników, które uruchamiają menedżery kolejek.

Przykładowa konfiguracja składa się z trzech serwerów:

sun

Kontroler domeny serwera Windows 2008. Jest właścicielem domeny produktu *wmq.example.com*, która zawiera produkty *Sun, mars i venus*. Do celów ilustracji jest on również używany jako serwer plików.

mars

Serwer Windows 2008 używany jako pierwszy serwer IBM MQ. Zawiera on jedną instancję menedżera kolejek o wielu instancjach o nazwie *QMGR*.

venus

Serwer Windows 2008 używany jako drugi serwer IBM MQ. Zawiera on drugą instancję menedżera kolejek z wieloma instancjami o nazwie *QMGR*.

W przykładzie należy zastąpić nazwy zapisane kursywą, podając nazwy wybranych użytkowników.

Zanim rozpocznie

1. Wykonaj kroki opisane w sekcji “Tworzenie domeny Active Directory i DNS w systemie Windows” na stronie 497, aby utworzyć kontroler domeny *sundla* domeny *wmq.example.com*. Zmień nazwy kursywy, aby dopasować je do konfiguracji.
2. Sekcja Wymagania sprzętowe i programowe w systemach Windows zawiera informacje na temat innych wersji produktu Windows, na których można uruchomić produkt IBM MQ.

O tym zadaniu

W ramach tej czynności użytkownik konfiguruje serwer Windows 2008, zwany *mars*, jako element domeny *wmq.example.com*. Produkt IBM MQ należy zainstalować i skonfigurować w taki sposób, aby był uruchamiany jako element domeny produktu *wmq.example.com*.

To zadanie jest jednym z zestawu zadań pokrewnych, które ilustrują uzyskiwanie dostępu do danych i plików dziennika menedżera kolejek. Zadania przedstawiają sposób tworzenia menedżera kolejek z uprawnieniami do odczytu i zapisu danych oraz plików dziennika, które są przechowywane w wybranym katalogu. Towarzyszą one zadaniu “Domeny produktu Windows i menedżery kolejek z wieloma instancjami” na stronie 492.

Na potrzeby zadania nazwa hosta kontrolera domeny to *sun*, a dwa serwery IBM MQ są nazywane *mars* i *venus*. Domena nosi nazwę *wmq.example.com*. Wszystkie nazwy kursywą w zadaniu można zastąpić nazwami wybranych przez użytkownika.

Procedura

1. Dodaj kontroler domeny, *sun.wmq.example.com* do *mars* jako serwer DNS.
 - a) W systemie *mars* zaloguj się jako *mars\Administrator* i kliknij przycisk **Uruchom**.
 - b) Kliknij prawym przyciskiem myszy opcję **Sieć > Właściwości > Zarządzaj połączeniami sieciowymi**.
 - c) Kliknij prawym przyciskiem myszy adapter sieciowy, a następnie kliknij opcję **Właściwości**.
System odpowiada za pomocą okna Właściwości połączenia z obszarem lokalnym, w którym wyświetlane są elementy używane przez połączenie.

- d) Z listy elementów w oknie Właściwości połączenia lokalnego (Local Area Connection Properties) wybierz pozycję **Internet Protocol wersja 4** lub **Internet Protocol wersja 6** . Kliknij opcję **Właściwości > Zaawansowane ...** . i kliknij kartę **DNS** .
 - e) Pod adresami serwera DNS kliknij przycisk **Dodaj ...**
 - f) Wpisz adres IP kontrolera domeny, który jest również serwerem DNS, i kliknij przycisk **Dodaj**.
 - g) Kliknij opcję **Dołącz te przyrostki DNS > Dodaj**
 - h) Wpisz *wmq.example.com* i kliknij przycisk **Dodaj**.
 - i) Wpisz *wmq.example.com* w polu **Przyrostek DNS dla tego połączenia** .
 - j) Wybierz opcję **Zarejestruj adres tego połączenia w DNS i Użyj przyrostka tego połączenia w rejestracji DNS**. Kliknij przycisk **OK > OK > Zamknij**
 - k) Otwórz okno komend i wpisz komendę **ipconfig /all** , aby przejrzeć ustawienia TCP/IP.
2. W systemie *mars* dodaj komputer do domeny *wmq.example.com* .
- a) Kliknij opcję **Uruchom** .
 - b) Kliknij prawym przyciskiem myszy opcję **Komputer > Właściwości**. W sekcji Nazwa komputera, domena i ustawienia grupy roboczej kliknij opcję **Zmień ustawienia**.
 - c) W oknie Właściwości systemu kliknij opcję **Zmień ...**
 - d) Kliknij opcję Domena, wpisz *wmq.example.com*, a następnie kliknij przycisk **OK**.
 - e) Wpisz **Nazwa użytkownika** i **Hasło** administratora kontrolera domeny, który ma uprawnienia do zezwolenia komputera na dołączenie do domeny, a następnie kliknij przycisk **OK**.
 - f) Kliknij przycisk **OK > OK > Zamknij > Uruchom ponownie teraz** w odpowiedzi na komunikat "Witamy w domenie *wmq.example.com*" .
3. Sprawdź, czy komputer jest elementem domeny produktu *wmq.example.com* .
- a) W systemie *sun* zaloguj się do kontrolera domeny jako *wmq\Administrator*.
 - b) Otwórz program **Menedżer serwera > Usługi domeny Active Directory > wmq.example.com > Komputery** i sprawdź, czy *mars* jest poprawnie wyświetlany w oknie Komputery.
4. Zainstaluj produkt IBM MQ for Windows w systemie *mars*.

Więcej informacji na temat uruchamiania kreatora instalacji produktu IBM MQ for Windows można znaleźć w sekcji Instalowanie serwera IBM MQ w systemie Windows .

- a) W systemie *mars* zaloguj się jako lokalny administrator, *mars\Administrator*.
- b) Uruchom komendę **Setup** na nośniku instalacyjnym IBM MQ for Windows .
Zostanie uruchomiona aplikacja startera produktu IBM MQ .
- c) Kliknij opcję **Wymagania programowe** , aby sprawdzić, czy wstępnie wymagane oprogramowanie jest zainstalowane.
- d) Kliknij opcję **Network Configuration > Yes** (Konfiguracja sieci > Tak), aby skonfigurować identyfikator użytkownika domeny.

Zadanie, "Tworzenie domeny Active Directory i DNS w systemie Windows" na stronie 497, konfiguruje identyfikator użytkownika domeny dla tego zestawu zadań.
- e) Kliknij opcję **IBM MQ Instalacja**, wybierz język instalacji i kliknij przycisk Uruchom program IBM MQ Installer.
- f) Potwierdź umowę licencyjną, a następnie kliknij przycisk **Dalej > Dalej > Instaluj** , aby zaakceptować konfigurację domyślną. Poczekaj na zakończenie instalacji, a następnie kliknij przycisk **Zakończ**.

Może zaistnieć potrzeba zmiany nazwy instalacji, zainstalowania różnych komponentów, skonfigurowania innego katalogu dla danych i dzienników menedżera kolejek lub zainstalowania w innym katalogu. W takim przypadku należy kliknąć opcję **Niestandardowe** , a nie **Typowa**.

Produkt IBM MQ jest zainstalowany, a instalator uruchomi "Kreatora przygotowania produktu IBM MQ " .

Ważne: Nie uruchamiaj kreatora.

5. Skonfiguruj użytkownika, który będzie uruchamiać usługę IBM MQ z prawem **Run as a service** .

Wybierz, czy chcesz skonfigurować lokalną grupę mqm , grupę Domain mqm , czy też użytkownika, który ma uruchamiać usługę IBM MQ z prawem. W tym przykładzie użytkownik ma prawo.

- Kliknij opcję **Start > Uruchom ...**, wpisz komendę **secpol.msc** i kliknij przycisk **OK**.
 - Otwórz opcję **Ustawienia zabezpieczeń > Zasady lokalne > Przypisania praw użytkownika**. Na liście strategii kliknij prawym przyciskiem myszy opcję **Zaloguj się jako usługa > Właściwości** .
 - Kliknij opcję **Dodaj użytkownika lub grupę ...** i wpisz **wmquser1** i kliknij opcję **Sprawdź nazwy**
 - Wpisz nazwę użytkownika i hasło administratora domeny **wmq\Administrator**, a następnie kliknij przycisk **OK > Zastosuj > OK**. Zamknij okno Zasady zabezpieczeń lokalnych.
6. Uruchom kreator "Przygotuj produkt IBM MQ " .

Więcej informacji na temat uruchamiania kreatora "Przygotuj produkt IBM MQ " zawiera sekcja Konfigurowanie produktu IBM MQ przy użyciu kreatora przygotowania produktu IBM MQ.

- Instalator IBM MQ automatycznie uruchamia "Przygotuj IBM MQ " .

Aby ręcznie uruchomić kreatora, znajdź skrót do folderu "Przygotuj IBM MQ " w folderze **Start > Wszystkie programy > IBM MQ** . Wybierz skrót, który odpowiada instalacji produktu IBM MQ w konfiguracji z wieloma instalacyjnymi.

- Kliknij przycisk **Dalej** i pozostaw opcję **Tak** klikniętą w odpowiedzi na pytanie "Zidentyfikuj, czy w sieci jest kontroler domeny Windows 2000 lub nowszy".
- Kliknij przycisk **Tak > Dalej** w oknie pierwszej konfiguracji użytkowników domeny programu IBM MQ for Windows dla Windows .
- W drugim oknie Konfigurowanie programu IBM MQ for Windows dla użytkowników domeny Windows wpisz **wmq** w polu **Domena** . Type **wmquser1** in the **Nazwa użytkownika** field, and the password, if you set one, in the **Hasło** field. Kliknij przycisk **Dalej**.

Kreator konfiguruje i uruchamia serwer IBM MQ przy użyciu komendy **wmquser1**.


- Na ostatniej stronie kreatora zaznacz lub usuń zaznaczenie pól wyboru, które są wymagane, a następnie kliknij przycisk **Zakończ**.


Co dalej

- Wykonaj czynność "Odczyt i zapis danych i plików dziennika autoryzowanych przez lokalną grupę mqm" na stronie 525, aby sprawdzić, czy instalacja i konfiguracja działają poprawnie.
- Wykonaj zadanie "Tworzenie współużytkowanego katalogu dla danych menedżera kolejek i plików dziennika w systemie Windows" na stronie 503, aby skonfigurować współużytkowany zasób plikowe w celu przechowywania danych i plików dzienników menedżera kolejek z wieloma instancjami.

Zadania pokrewne


 [Tworzenie domeny Active Directory i DNS w systemie Windows](#)

 [Tworzenie współużytkowanego katalogu dla danych menedżera kolejek i plików dziennika w systemie Windows](#)

 [Odczytywanie i zapisywanie współużytkowanych danych i plików dziennika autoryzowanych przez alternatywną globalną grupę uprawnień](#)

Odsyłacze pokrewne

[Wymagane prawa użytkownika dla usługi IBM MQ w systemie Windows](#)

 [Tworzenie współużytkowanego katalogu dla danych menedżera kolejek i plików dziennika w systemie Windows](#)

To zadanie jest jednym z zestawu zadań pokrewnych, które ilustrują uzyskiwanie dostępu do danych i plików dziennika menedżera kolejek. Zadania przedstawiają sposób tworzenia menedżera kolejek

z uprawnieniami do odczytu i zapisu danych oraz plików dziennika, które są przechowywane w wybranym katalogu.

W konfiguracji skali produkcyjnej może być konieczne dostosowanie konfiguracji do istniejącej domeny. Na przykład można zdefiniować różne grupy domen w celu autoryzowania różnych zasobów współużytkowanych oraz do grupowania identyfikatorów użytkowników, które uruchamiają menedżery kolejek.

Przykładowa konfiguracja składa się z trzech serwerów:

sun

Kontroler domeny serwera Windows 2008. Jest właścicielem domeny produktu *wmq.example.com*, która zawiera produkty *Sun, marsi venus*. Do celów ilustracji jest on również używany jako serwer plików.

mars

Serwer Windows 2008 używany jako pierwszy serwer IBM MQ. Zawiera on jedną instancję menedżera kolejek o wielu instancjach o nazwie *QMGR*.

venus

Serwer Windows 2008 używany jako drugi serwer IBM MQ. Zawiera on drugą instancję menedżera kolejek z wieloma instancjami o nazwie *QMGR*.

W przykładzie należy zastąpić nazwy zapisane kursywą, podając nazwy wybranych użytkowników.

Zanim rozpoczniesz

1. Aby wykonać to zadanie dokładnie tak, jak zostało to udokumentowane, należy wykonać kroki opisane w zadaniu [“Tworzenie domeny Active Directory i DNS w systemie Windows”](#) na stronie 497 w celu utworzenia domeny *sun.wmq.example.com* na kontrolerze domeny *sun*. Zmień nazwy kursywy, aby dopasować je do konfiguracji.

O tym zadaniu

To zadanie jest jednym z zestawu zadań pokrewnych, które ilustrują uzyskiwanie dostępu do danych i plików dziennika menedżera kolejek. Zadania przedstawiają sposób tworzenia menedżera kolejek z uprawnieniami do odczytu i zapisu danych oraz plików dziennika, które są przechowywane w wybranym katalogu. Towarzyszą one zadaniu [“Domeny produktu Windows i menedżery kolejek z wieloma instancjami”](#) na stronie 492.

W ramach zadania tworzony jest zasób współużytkowany zawierający dane i katalog dziennika, a także grupę globalną w celu autoryzowania dostępu do zasobu współużytkowanego. Należy przekazać nazwę grupy globalnej, która autoryzuje zasób współużytkowany do komendy **crtmqm** w jej parametrze **-a**. Grupa globalna zapewnia elastyczność oddzielania użytkowników tego zasobu od użytkowników innych zasobów współużytkowanych. Jeśli ta elastyczność nie jest potrzebna, autoryzuj ten zasób do współużytkowania dla grupy *Domain mqm*, a nie utwórz nową grupę globalną.

Grupa globalna używana do współużytkowania w tym zadaniu nosi nazwę *wmqha*, a zasób współużytkowany ma nazwę *wmq*. Są one zdefiniowane w kontrolerze domeny *sun* w domenie Windows *wmq.example.com*. Zasób współużytkowany ma pełne uprawnienia kontrolne dla grupy globalnej *wmqha*. Zastąp kursywą nazwy w zadaniu nazwami wybranych przez użytkownika.

Na potrzeby tego zadania kontroler domeny jest tym samym serwerem, co serwer plików. W praktycznych aplikacjach podziel usługi katalogowe i plikowe między różnymi serwerami pod kątem wydajności i dostępności.

Należy skonfigurować ID użytkownika, który jest uruchomiony przez menedżer kolejek, aby był członkiem dwóch grup. Musi to być element lokalnej grupy *mqm* na serwerze IBM MQ i grupie globalnej *wmqha*.

W tym zestawie zadań, gdy menedżer kolejek działa jako usługa, działa on w ramach ID użytkownika *wmquser1*, więc *wmquser1* musi być elementem składowym *wmqha*. Gdy menedżer kolejek działa interaktywnie, działa on w ramach ID użytkownika *wmquser2*, dlatego *wmquser2* musi być elementem składowym produktu *wmqha*. Zarówno *wmquser1*, jak i *wmquser2* są elementami grupy globalnej *Domain mqm*. *Domain mqm* is a member of the local *mqm* group on the *mars* and *venus* IBM MQ servers.

W związku z tym produkty *wmquser1* i *wmquser2* są elementami lokalnej grupy *mqm* na obu serwerach IBM MQ.

Procedura

1. Zaloguj się do kontrolera domeny, *sun.wmq.example.com* jako administrator domeny.
2. Utwórz grupę globalną *wmqha*.
 - a) Otwórz kolejno opcje **Server Manager > Roles > Active Directory Domain Services > wmq.example.com > Users**.
 - b) Otwórz folder *wmq.example.com\Users*.
 - c) Kliknij prawym przyciskiem myszy opcję **Użytkownicy > Nowy > Grupa**.
 - d) Wpisz *wmqha* w polu **Nazwa grupy**.
 - e) Pozostaw opcję **Globalne** klikniętą jako **Zakres grupy** i **Zabezpieczenia** jako **Typ grupy**. Kliknij przycisk **OK**.
3. Dodaj użytkowników domeny *wmquser1* i *wmquser2* do grupy globalnej *wmqha*.
 - a) W drzewie nawigacyjnym programu Server Manager kliknij opcję **Użytkownicy**, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję **wmqha > Właściwości** na liście użytkowników.
 - b) Kliknij kartę Członkowie w oknie Właściwości *wmqha*.
 - c) Kliknij przycisk **Dodaj ...**. Wpisz *wmquser1*; *wmquser2* i kliknij opcję **Sprawdź nazwy > OK > Zastosuj > OK**.
4. Utwórz drzewo katalogów, aby zawierał dane menedżera kolejek i pliki dzienników.
 - a) Otwórz okno wiersza komend.
 - b) Wpisz komendę:

```
md c:\wmq\data, c:\wmq\logs
```
5. Autoryzuj grupę globalną *wmqha*, aby mieć pełne uprawnienia kontrolne do katalogów *c:\wmq* i do współużytkowania.
 - a) W programie Windows Explorer kliknij prawym przyciskiem myszy **c:\wmq > Właściwości**.
 - b) Kliknij kartę **Zabezpieczenia** i kliknij opcję **Zaawansowane > Edytuj ...**
 - c) Usuń zaznaczenie pola wyboru **Uwzględnij uprawnienia odziedziczone z właściciela tego obiektu**. Kliknij opcję **Kopiuj** w oknie Zabezpieczenia produktu Windows.
 - d) Wybierz wiersze dla użytkowników na liście **Pozycje uprawnień** i kliknij przycisk **Usuń**. Na liście **Wpisy uprawnień** pozostaw wiersze dla WŁAŚCICIELA SYSTEMU, Administratora i TWÓRCY.
 - e) Kliknij przycisk **Dodaj ...**, i wpisz nazwę grupy globalnej *wmqha*. Kliknij opcję **Sprawdź nazwy > OK**.
 - f) W oknie Wprowadzanie uprawnień dla *wmq* wybierz pozycję **Pełna kontrola** na liście **Uprawnienia**.
 - g) Kliknij przycisk **OK > Zastosuj > OK > OK > OK**
 - h) W programie Windows Explorer kliknij prawym przyciskiem myszy **c:\wmq > Współużytkuj ...**
 - i) Kliknij opcję **Zaawansowane współużytkowanie ...** i zaznacz pole wyboru **Współużytkuj ten folder**. Pozostaw nazwę zasobu współużytkowanego jako *wmq*.
 - j) Kliknij opcję **Uprawnienia > Dodaj ...**, i wpisz nazwę grupy globalnej *wmqha*. Kliknij opcję **Sprawdź nazwy > OK**.
 - k) Wybierz opcję *wmqha* na liście **Nazwy grup lub użytkowników**. Zaznacz pole wyboru **Pełna kontrola** na liście **Uprawnienia dla wmqha**. Kliknij przycisk **Zastosuj**.
 - l) Wybierz opcję *Administrators* na liście **Nazwy grup lub użytkowników**. Zaznacz pole wyboru **Pełna kontrola** na liście **Uprawnienia dla Administratorzy**. kliknij opcję **Zastosuj > OK > OK > Zamknij**.

Co dalej

Sprawdź, czy można odczytywać i zapisywać pliki do współużytkowanych katalogów z każdego z serwerów IBM MQ . Sprawdź identyfikator użytkownika usługi IBM MQ , *wmquser1* oraz interaktywny identyfikator użytkownika *wmquser2*.

1. Jeśli używany jest zdalny pulpit, należy dodać *wmq\wmquser1* i *wmquser2* do lokalnej grupy Remote Desktop Users w systemie *mars*.
 - a. Zaloguj się do produktu *mars* jako *wmq\Administrator*
 - b. Uruchom komendę **lusrmgr.msc** , aby otworzyć okno Local Users and Groups (Lokalne użytkowników i grupy).
 - c. Kliknij opcję **Grupy**. Kliknij prawym przyciskiem myszy opcję **Użytkownicy pulpitu zdalnego > Właściwości > Dodaj ...**. Wpisz *wmquser1 ; wmquser2* i kliknij opcję **Sprawdź nazwy**.
 - d. Wpisz nazwę użytkownika i hasło administratora domeny *wmq\Administrator*, a następnie kliknij przycisk **OK > Zastosuj > OK**.
 - e. Zamknij okno Lokalne użytkowników i grupy.
2. Zaloguj się do produktu *mars* jako *wmq\wmquser1*.
 - a. Otwórz okno Eksploratora Windows i wpisz `\\sun\wmq`.

System odpowiada, otwierając współużytkowany zasób *wmq* w systemie *sun.wmq.example.com*, a następnie wyświetla listę katalogów danych i dzienników.
 - b. Sprawdź uprawnienia programu *wmquser1* , tworząc plik w podkatalogu danych, dodając treść, odczytywanie jej, a następnie usuwanie.
3. Zaloguj się do produktu *mars* jako *wmq\wmquser2* i powtórz czynności sprawdzające.
4. Wykonaj następane zadanie, aby utworzyć menedżer kolejek w celu użycia współużytkowanych danych i katalogów dzienników; patrz [“Odczytywanie i zapisywanie współużytkowanych danych i plików dziennika autoryzowanych przez alternatywną globalną grupę uprawnień”](#) na stronie 506.

Zadania pokrewne

Windows [Tworzenie domeny Active Directory i DNS w systemie Windows](#)

Windows [Instalowanie produktu IBM MQ na serwerze lub stacji roboczej w domenie Windows](#)

Windows [Odczytywanie i zapisywanie współużytkowanych danych i plików dziennika autoryzowanych przez alternatywną globalną grupę uprawnień](#)

Windows [Odczytywanie i zapisywanie współużytkowanych danych i plików dziennika autoryzowanych przez alternatywną globalną grupę uprawnień](#)

W tym zadaniu przedstawiono sposób użycia opcji `-a` w komendzie **crtmqm** . Opcja `-a` umożliwia menedżerowi kolejek dostęp do swoich plików dziennika i plików danych w zdalnym współużytkowanym zasobie plikowej przy użyciu alternatywnej grupy uprawnień.

W konfiguracji skali produkcyjnej może być konieczne dostosowanie konfiguracji do istniejącej domeny. Na przykład można zdefiniować różne grupy domen w celu autoryzowania różnych zasobów współużytkowanych oraz do grupowania identyfikatorów użytkowników, które uruchamiają menedżery kolejek.

Przykładowa konfiguracja składa się z trzech serwerów:

sun

Kontroler domeny serwera Windows 2008. Jest właścicielem domeny produktu *wmq.example.com* , która zawiera produkty *Sun, mars* i *venus*. Do celów ilustracji jest on również używany jako serwer plików.

mars

Serwer Windows 2008 używany jako pierwszy serwer IBM MQ . Zawiera on jedną instancję menedżera kolejek o wielu instancjach o nazwie **QMGR**.

venus

Serwer Windows 2008 używany jako drugi serwer IBM MQ . Zawiera on drugą instancję menedżera kolejek z wieloma instancjami o nazwie *QMGR*.

W przykładzie należy zastąpić nazwy zapisane kursywą, podając nazwy wybranych użytkowników.

Zanim rozpoczniesz

Wykonaj kroki opisane w poniższych zadaniach. Zadania te tworzą kontroler domeny i domenę, instalują produkt IBM MQ for Windows na jednym serwerze i tworzą współużytkowany zasób plikowe dla danych i plików dziennika. Jeśli konfigurowany jest istniejący kontroler domeny, może okazać się przydatne przy próbie wykonania kroków na nowym serwerze Windows Server 2008. Kroki można dostosować do swojej domeny.

1. [“Tworzenie domeny Active Directory i DNS w systemie Windows”](#) na stronie 497.
2. [“Instalowanie produktu IBM MQ na serwerze lub stacji roboczej w domenie Windows”](#) na stronie 501.
3. [“Tworzenie współużytkowanego katalogu dla danych menedżera kolejek i plików dziennika w systemie Windows”](#) na stronie 503.

O tym zadaniu

To zadanie jest jednym z zestawu zadań pokrewnych, które ilustrują uzyskiwanie dostępu do danych i plików dziennika menedżera kolejek. Zadania przedstawiają sposób tworzenia menedżera kolejek z uprawnieniami do odczytu i zapisu danych oraz plików dziennika, które są przechowywane w wybranym katalogu. Towarzyszą one zadaniu [“Domeny produktu Windows i menedżery kolejek z wieloma instancjami”](#) na stronie 492.

W ramach tego zadania tworzony jest menedżer kolejek, który przechowuje swoje dane i dzienniki w zdalnym katalogu na serwerze plików. Na potrzeby tego przykładu serwer plików jest tym samym serwerem, co kontroler domeny. Katalog zawierający dane i foldery dziennika jest współużytkowany z pełnym uprawnieniem do kontroli nadany grupie globalnej *wmqha*.

Procedura

1. Zaloguj się na serwerze domen, *mars* jako administrator lokalny, *mars\Administrator*.
2. Otwórz okno komend.
3. Zrestartuj usługę IBM MQ .

Należy zrestartować usługę, aby identyfikator użytkownika, dla którego jest ona uruchamiana, uzyskać dodatkowe referencje zabezpieczeń skonfigurowane dla tej usługi.

Wpisz komendy:

```
endmqsvc  
strmqsvc
```

Odpowiedzi systemowe:

```
5724-H72 (C) Copyright IBM Corp. 1994, 2024. ALL RIGHTS RESERVED.  
The MQ service for installation 'Installation1' ended successfully.
```

i:

```
5724-H72 (C) Copyright IBM Corp. 1994, 2024. ALL RIGHTS RESERVED.  
The MQ service for installation 'Installation1' started successfully.
```

4. Utwórz menedżer kolejek.

```
crtmqm -a wmq\wmqha -sax -u SYSTEM.DEAD.LETTER.QUEUE -md \\sun\wmq\data -ld \\sun\wmq\logs
QMGR
```

Należy określić domenę, *wmq*, alternatywną grupę uprawnień *wmqha*, podając pełną nazwę domeny globalnej grupy "*wmq\wmqha*".

Należy utworzyć zakłęcie nazwy UNC (Universal Naming Convention) zasobu współużytkowanego \ *sun\wmq*, a nie używać odwzorowanego odwołania do napędu.

Odpowiedź systemu:

```
IBM MQ queue manager created.
Directory '\\sun\wmq\data\QMGR' created.
The queue manager is associated with installation '1'
Creating or replacing default objects for queue manager 'QMGR'
Default objects statistics : 74 created. 0 replaced.
Completing setup.
Setup completed.
```

Co dalej

Przetestuj menedżer kolejek, umieszczając komunikat w kolejce i pobierając go.

1. Uruchom menedżer kolejek.

```
strmqm QMGR
```

Odpowiedź systemu:

```
IBM MQ queue manager 'QMGR' starting.
The queue manager is associated with installation '1'.
5 log records accessed on queue manager 'QMGR' during the log
replay phase.
Log replay for queue manager 'QMGR' complete.
Transaction manager state recovered for queue manager 'QMGR'.
IBM MQ queue manager 'QMGR' started using V7.1.0.0.
```

2. Utwórz kolejkę testową.

```
echo define qlocal(QTEST) | runmqsc QMGR
```

Odpowiedź systemu:

```
5724-H72 (C) Copyright IBM Corp. 1994, 2024. ALL RIGHTS RESERVED.
Starting MQSC for queue manager QMGR.
```

```
1 : define qlocal(QTEST)
AMQ8006: IBM MQ queue created.
One MQSC command read.
No commands have a syntax error.
All valid MQSC commands were processed.
```

3. Umieść komunikat testowy przy użyciu przykładowego programu **amqspu**t.

```
echo 'A test message' | amqspu QTEST QMGR
```

Odpowiedź systemu:

```
Sample AMQSPUT0 start
target queue is QTEST
Sample AMQSPUT0 end
```

4. Pobierz komunikat testowy za pomocą przykładowego programu **amqsget**.

```
amqsget QTEST QMGR
```

Odpowiedź systemu:

```
Sample AMQSGET0 start
message A test message
Wait 15 seconds ...
no more messages
Sample AMQSGET0 end
```

5. Zatrzymaj menedżer kolejek.

```
endmqm -i QMGR
```

Odpowiedź systemu:

```
IBM MQ queue manager 'QMGR' ending.
IBM MQ queue manager 'QMGR' ended.
```

6. Usuń menedżer kolejek.

```
dltmqm QMGR
```

Odpowiedź systemu:

```
IBM MQ queue manager 'QMGR' deleted.
```

7. Usuń utworzone katalogi.

Wskazówka: Dodaj do komend opcję /Q , aby uniemożliwić usunięcie każdego pliku lub katalogu za pomocą komendy.

```
del /F /S C:\wmq\*. *
rmdir /S C:\wmq
```

Zadania pokrewne

Windows [Tworzenie domeny Active Directory i DNS w systemie Windows](#)

Windows [Instalowanie produktu IBM MQ na serwerze lub stacji roboczej w domenie Windows](#)

Windows [Tworzenie współużytkowanego katalogu dla danych menedżera kolejek i plików dziennika w systemie Windows](#)

Windows [Tworzenie menedżera kolejek z wieloma instancjami w kontrolerach domeny Windows](#)

W przykładzie przedstawiono sposób konfigurowania menedżera kolejek z wieloma instancjami w systemie Windows w kontrolerach domen. W konfiguracji przedstawiono pojęcia związane z tą

konfiguracją, a nie skalę produkcyjną. Ten przykład jest oparty na serwerze Windows Server 2008. Kroki te mogą się różnić w przypadku innych wersji serwera Windows .

W konfiguracji używana jest koncepcja mini-domeny lub "domainlet" . patrz [Windows 2000, Windows Server 2003 i Windows Server 2008 węzły klastra jako kontrolery domeny](#). Informacje na temat dodawania menedżerów kolejek z wieloma instancjami do istniejącej domeny zawiera sekcja ["Tworzenie menedżera kolejek z wieloma instancjami na stacjach roboczych domeny lub serwerach w systemie Windows" na stronie 494](#).

Przykładowa konfiguracja składa się z trzech serwerów:

sun

Serwer Windows Server 2008 używany jako pierwszy kontroler domeny. Definiuje ona domenę produktu *wmq.example.com* , która zawiera produkty *sun*, *earth* i *mars*. Zawiera on jedną instancję menedżera kolejek o wielu instancjach o nazwie *QMGR*.

earth

Serwer Windows 2008 używany jako drugi serwer kontrolera domeny IBM MQ . Zawiera on drugą instancję menedżera kolejek z wieloma instancjami o nazwie *QMGR*.

mars

Serwer Windows 2008 używany jako serwer plików.

W przykładzie należy zastąpić nazwy zapisane kursywą, podając nazwy wybranych użytkowników.

Zanim rozpoczniesz

1. W systemie Windowsnie ma potrzeby sprawdzania systemu plików, który ma być przechowywany w celu przechowywania danych menedżera kolejek i plików dziennika. Procedura sprawdzania, [Weryfikowanie zachowania współużytkowanego systemu plików](#), ma zastosowanie do produktu UNIX and Linux. W systemie Windowssprawdzenia są zawsze pomyślne.
2. Wykonaj kroki opisane w sekcji ["Tworzenie domeny Active Directory i DNS w systemie Windows" na stronie 497](#) , aby utworzyć pierwszy kontroler domeny.
3. Wykonaj kroki opisane w sekcji ["Dodawanie drugiego kontrolera domeny Windows do przykładowej domeny" na stronie 513](#) , aby dodać drugi kontroler domeny, zainstaluj produkt IBM MQ for Windows w obu kontrolerach domeny, a następnie zweryfikuj instalację.
4. Wykonaj kroki opisane w sekcji ["Instalowanie produktu IBM MQ na kontrolerach domeny Windows w przykładowej domenie" na stronie 515](#) , aby zainstalować produkt IBM MQ na dwóch kontrolerach domeny.

O tym zadaniu

Na serwerze plików w tej samej domenie utwórz współużytkowany zasób współużytkowany dla katalogów dzienników i danych menedżera kolejek. Następnie należy utworzyć pierwszą instancję menedżera kolejek z wieloma instancjami, która korzysta z współużytkowanego zasobu plikowego na jednym z kontrolerów domeny. Utwórz inną instancję na innym kontrolerze domeny i w końcu zweryfikuj konfigurację. Istnieje możliwość utworzenia współużytkowanego zasobu plikowego na kontrolerze domeny.

W przykładzie *sun* jest pierwszym kontrolerem domeny, *earth* drugim, a *mars* jest serwerem plików.

Procedura

1. Utwórz katalogi, które mają zawierać dane menedżera kolejek i pliki dzienników.
 - a) W systemie *mars*wpisz komendę:

```
md c:\wmq\data , c:\wmq\logs
```

2. Współużytkuj katalogi, które mają zawierać dane menedżera kolejek i pliki dzienników.

Należy zezwolić na pełną kontrolę dostępu do lokalnej grupy domeny mqmoraz ID użytkownika, który jest używany do utworzenia menedżera kolejek. W tym przykładzie identyfikatory użytkowników, które są członkami produktu Domain Administrators , mają uprawnienia do tworzenia menedżerów kolejek.

Współużytkowany zasób plikowe musi znajdować się na serwerze, który znajduje się w tej samej domenie co kontrolery domeny. W tym przykładzie serwer *mars* znajduje się w tej samej domenie co kontrolery domeny.

- a) W programie Windows Explorer kliknij prawym przyciskiem myszy **c: \wmq > Właściwości**.
 - b) Kliknij kartę **Zabezpieczenia** i kliknij opcję **Zaawansowane > Edytuj ...**.
 - c) Usuń zaznaczenie pola wyboru **Uwzględnij uprawnienia odziedziczone z właściciela tego obiektu**. Kliknij opcję **Kopiuj** w oknie Zabezpieczenia produktu Windows .
 - d) Wybierz wiersze dla użytkowników na liście **Pozycje uprawnień** i kliknij przycisk **Usuń**. Na liście **Wpisy uprawnień** pozostaw wiersze dla WŁAŚCICIELA SYSTEMU, Administratora i TWÓRCY.
 - e) Kliknij przycisk **Dodaj ...**, i wpisz nazwę lokalnej grupy domeny *mqm*. Kliknij opcję **Sprawdź nazwy** .
 - f) W odpowiedzi na okno Zabezpieczenia produktu Windows wpisz nazwę i hasło Domain Administrator , a następnie kliknij przycisk **OK > OK**.
 - g) W oknie Wprowadzanie uprawnień dla wmq wybierz pozycję **Pełna kontrola** na liście **Uprawnienia**.
 - h) Kliknij przycisk **OK > Zastosuj > OK > OK > OK**
 - i) Powtórz kroki od e do h , aby dodać Domain Administrators.
 - j) W programie Windows Explorer kliknij prawym przyciskiem myszy **c: \wmq > Współużytkuj ...**
 - k) Kliknij opcję **Zaawansowane współużytkowanie ...** i zaznacz pole wyboru **Współużytkuj ten folder** . Pozostaw nazwę zasobu współużytkowanego jako *wmq*.
 - l) Kliknij opcję **Uprawnienia > Dodaj ...**, i wpisz nazwę lokalnej grupy domeny *mqm* ; Domain Administrators. Kliknij przycisk **Sprawdź nazwy**.
 - m) W odpowiedzi na okno Zabezpieczenia produktu Windows wpisz nazwę i hasło Domain Administrator , a następnie kliknij przycisk **OK > OK**.
3. Utwórz menedżera kolejek *QMGR* na pierwszym kontrolerze domeny, *sun*.

```
cdmqm -sax -u SYSTEM.DEAD.LETTER.QUEUE -md \\mars\wmq\data -ld \\mars\wmq\logs QMGR
```

Odpowiedź systemu:

```
IBM MQ queue manager created.  
Directory '\\mars\wmq\data\QMGR' created.  
The queue manager is associated with installation 'Installation1'.  
Creating or replacing default objects for queue manager 'QMGR'.  
Default objects statistics : 74 created. 0 replaced. 0 failed.  
Completing setup.  
Setup completed.
```

4. Uruchom menedżera kolejek w systemie *sun*, zezwalając na instancję rezerwową.

```
strmqm -x QMGR
```

Odpowiedź systemu:

```
IBM MQ queue manager 'QMGR' starting.  
The queue manager is associated with installation 'Installation1'.  
5 log records accessed on queue manager 'QMGR' during the log  
replay phase.  
Log replay for queue manager 'QMGR' complete.
```


Transaction manager state recovered for queue manager 'QMGR'.
IBM MQ queue manager 'QMGR' started using V7.1.0.0.

5. Utwórz drugą instancję produktu *QMGR* w systemie *earth*.

- a) Sprawdź, czy wartości parametrów *Prefix* i *InstallationName* są poprawne dla produktu *earth*.

W systemie *sun* uruchom komendę **dspmqlinf** :

```
dspmqlinf QMGR
```

Odpowiedź systemu:

```
QueueManager:  
Name=QMGR  
Directory=QMGR  
Prefix=C:\ProgramData\IBM\MQ  
DataPath=\\mars\wmq\data\QMGR  
InstallationName=Installation1
```

- b) Skopiuj do schowka format pliku **QueueManager** w postaci czytelnej dla komputera.

W systemie *sun* ponownie uruchom komendę **dspmqlinf** z parametrem `-o command` .

```
dspmqlinf -o command QMGR
```

Odpowiedź systemu:

```
addmqinf -s QueueManager -v Name=QMGR  
-v Directory=QMGR -v Prefix="C:\ProgramData\IBM\MQ"  
-v DataPath=\\mars\wmq\data\QMGR
```

- c) W systemie *earth* należy uruchomić komendę **addmqinf** ze schowka w celu utworzenia instancji menedżera kolejek w systemie *earth*.

W razie potrzeby dopasuj komendę, aby uwzględnić różnice w parametrach *Przedrostek* lub *InstallationName* .

```
addmqinf -s QueueManager -v Name= QMGR  
-v Directory= QMGR -v Prefix="C:\Program Files\IBM\WebSphere MQ"  
-v DataPath=\\mars\wmq\data\QMGR
```

IBM MQ configuration information added.

6. Uruchom instancję rezerwową menedżera kolejek w systemie *earth*.

```
strmqm -x QMGR
```

Odpowiedź systemu:

```
IBM MQ queue manager 'QMGR' starting.  
The queue manager is associated with installation 'Installation1'.  
A standby instance of queue manager 'QMGR' has been started. The active  
instance is running elsewhere.
```

Wyniki

Sprawdź, czy menedżer kolejek przełącza się z *sun* na *earth*:

1. W systemie *sun* uruchom następującą komendę:

```
endmqm -i -r -s QMGR
```

Odpowiedź systemu w systemie *sun*:

```
IBM MQ queue manager 'QMGR' ending.  
IBM MQ queue manager 'QMGR' ending.  
IBM MQ queue manager 'QMGR' ending.  
IBM MQ queue manager 'QMGR' ending.  
IBM MQ queue manager 'QMGR' ending.  
IBM MQ queue manager 'QMGR' ending.  
IBM MQ queue manager 'QMGR' ending.  
IBM MQ queue manager 'QMGR' ended, permitting switchover to  
a standby instance.
```

2. W systemie *earth* wielokrotnie wpisuje się komendę:

```
dspm
```

Odpowiedzi systemowe:

```
QMNAME(QMGR) STATUS(Running as standby)  
QMNAME(QMGR) STATUS(Running as standby)  
QMNAME(QMGR) STATUS(Running)
```

Co dalej

Aby zweryfikować menedżer kolejek z wieloma instancjami przy użyciu przykładowych programów, należy zapoznać się z [“Weryfikowanie menedżera kolejek z wieloma instancjami w systemie Windows”](#) na stronie 517.


Zadania pokrewne

[“Dodawanie drugiego kontrolera domeny Windows do przykładowej domeny”](#) na stronie 513

[“Instalowanie produktu IBM MQ na kontrolerach domeny Windows w przykładowej domenie”](#) na stronie 515

Informacje pokrewne

[Węzły klastra Windows 2000, Windows Server 2003 i Windows Server 2008 jako kontrolery domeny](#)

 [Dodawanie drugiego kontrolera domeny Windows do przykładowej domeny](#)

Dodaj drugi kontroler domeny do domeny *wmq.example.com*, aby utworzyć domenę Windows, w której mają być uruchamiane menedżery kolejek z wieloma instancjami na kontrolerach domen i serwerach plików.

Przykładowa konfiguracja składa się z trzech serwerów:

sun

Serwer Windows Server 2008 używany jako pierwszy kontroler domeny. Definiuje ona domenę produktu *wmq.example.com*, która zawiera produkty *sun*, *earth* i *mars*. Zawiera on jedną instancję menedżera kolejek o wielu instancjach o nazwie *QMGR*.

earth

Serwer Windows 2008 używany jako drugi serwer kontrolera domeny IBM MQ. Zawiera on drugą instancję menedżera kolejek z wieloma instancjami o nazwie *QMGR*.

mars

Serwer Windows 2008 używany jako serwer plików.

W przykładzie należy zastąpić nazwy zapisane kursywą, podając nazwy wybranych użytkowników.

Zanim rozpoczniesz

1. Wykonaj kroki opisane w sekcji “Tworzenie domeny Active Directory i DNS w systemie Windows” na stronie 497 , aby utworzyć kontroler domeny *sundla* domeny *wmq.example.com*. Zmień nazwy kursywy, aby dopasować je do konfiguracji.
2. Zainstaluj produkt Windows Server 2008 na serwerze w domyślnej grupie roboczej, WORKGROUP. Na przykład serwer ma nazwę *earth*.

O tym zadaniu

W tym zadaniu konfigurowany jest serwer Windows Server 2008 o nazwie *earth*, jako drugi kontroler domeny w domenie *wmq.example.com* .

To zadanie jest jednym z zestawu zadań pokrewnych, które ilustrują uzyskiwanie dostępu do danych i plików dziennika menedżera kolejek. Zadania przedstawiają sposób tworzenia menedżera kolejek z uprawnieniami do odczytu i zapisu danych oraz plików dziennika, które są przechowywane w wybranym katalogu. Towarzyszą one zadaniu “Domeny produktu Windows i menedżery kolejek z wieloma instancjami” na stronie 492.

Procedura

1. Dodaj kontroler domeny, *sun.wmq.example.com* do *earth* jako serwer DNS.
 - a) W systemie *earth* zaloguj się jako *earth\Administrator* i kliknij przycisk **Uruchom**.
 - b) Kliknij prawym przyciskiem myszy opcję **Sieć > Właściwości > Zarządzaj połączeniami sieciowymi**.
 - c) Kliknij prawym przyciskiem myszy adapter sieciowy, a następnie kliknij opcję **Właściwości**.
System odpowiada za pomocą okna Właściwości połączenia z obszarem lokalnym, w którym wyświetlane są elementy używane przez połączenie.
 - d) Z listy elementów w oknie Właściwości połączenia lokalnego (Local Area Connection Properties) wybierz pozycję **Internet Protocol wersja 4** lub **Internet Protocol wersja 6** . Kliknij opcję **Właściwości > Zaawansowane ...** i kliknij kartę **DNS** .
 - e) Pod adresami serwera DNS kliknij przycisk **Dodaj ...**
 - f) Wpisz adres IP kontrolera domeny, który jest również serwerem DNS, i kliknij przycisk **Dodaj**.
 - g) Kliknij opcję **Dołącz te przyrostki DNS > Dodaj**
 - h) Wpisz *wmq.example.com* i kliknij przycisk **Dodaj**.
 - i) Wpisz *wmq.example.com* w polu **Przyrostek DNS dla tego połączenia** .
 - j) Wybierz opcję **Zarejestruj adres tego połączenia w DNS i Użyj przyrostka tego połączenia w rejestracji DNS**. Kliknij przycisk **OK > OK > Zamknij**
 - k) Otwórz okno komend i wpisz komendę **ipconfig /all** , aby przejrzeć ustawienia TCP/IP.
2. Zaloguj się do kontrolera domeny *sun* jako administrator lokalny lub administrator produktu Workgroup .
Jeśli serwer jest już skonfigurowany jako kontroler domeny, należy zalogować się jako administrator domeny.
3. Uruchom kreator usług domeny Active Directory .
 - a) Kliknij opcję **Start > Uruchom ...** Wpisz `dcpromo` i kliknij przycisk **OK**.
Jeśli pliki binarne Active Directory nie są jeszcze zainstalowane, program Windows automatycznie instaluje pliki.
4. Skonfiguruj produkt *earth* jako drugi kontroler domeny w domenie *wmq.example.com* .

- a) W pierwszym oknie kreatora pozostaw pole wyboru **Use advanced mode installation** (Użyj instalacji trybu zaawansowanego). Kliknij przycisk **Dalej > Dalej**, a następnie kliknij opcję **Utwórz dodanie kontrolera domeny do istniejącej domeny > Dalej**.
- b) Wpisz *wmq* w polu **Wpisz nazwę dowolnej domeny w tym lesie ...**. Zostanie kliknięty przełącznik **Alternatywne referencje**, a następnie kliknij przycisk **Ustaw ...**. Wpisz nazwę i hasło administratora domeny, a następnie kliknij przycisk **OK > Dalej > Dalej > Dalej**.
- c) W oknie Additional Domain Controller Options (Opcje dodatkowego kontrolera domeny) zaakceptuj opcje **DNS server** (Serwer DNS) i **Global catalog** (Globalne katalog), które są wybrane. Kliknij przycisk **Next > Next**(Dalej).
- d) W oknie Directory Services Restore Mode Administrator Password (Hasło administratora trybu odtwarzania usług katalogowych) wpisz **Password** (Hasło) i **Confirm password** (Potwierdź hasło) i kliknij przycisk **Next > Next**(Dalej).
- e) Po wyświetleniu monitu o **Informacje autoryzacyjne sieci** wpisz hasło administratora domeny. W ostatnim oknie kreatora wybierz opcję **Reboot on completion** (Reboot po zakończeniu).
- f) Po pewnym czasie okno może zostać otwarte z błędem **DCPromo** dotyczącym delegowania DNS, a następnie kliknąć przycisk **OK**. Serwer zostanie ponownie uruchomiony.

Wyniki

Gdy produkt *earth* został zrestartowany, zaloguj się jako administrator domeny. Sprawdź, czy domena *wmq.example.com* została zreplikowana do produktu *earth*.

Co dalej

Kontynuuj instalowanie produktu IBM MQ; patrz [“Instalowanie produktu IBM MQ na kontrolerach domeny Windows w przykładowej domenie”](#) na stronie 515.

Zadania pokrewne

Windows Instalowanie produktu IBM MQ na kontrolerach domeny Windows w przykładowej domenie [“Tworzenie domeny Active Directory i DNS w systemie Windows”](#) na stronie 497

Windows Instalowanie produktu IBM MQ na kontrolerach domeny Windows w przykładowej domenie Zainstaluj i skonfiguruj instalacje produktu IBM MQ na obu kontrolerach domeny w domenie *wmq.example.com*.

W tym miejscu należy umieścić krótki opis; używany w pierwszym akapicie i streszczeniu.

Przykładowa konfiguracja składa się z trzech serwerów:

sun

Serwer Windows Server 2008 używany jako pierwszy kontroler domeny. Definiuje ona domenę produktu *wmq.example.com*, która zawiera produkty *sun*, *earth* i *mars*. Zawiera on jedną instancję menedżera kolejek o wielu instancjach o nazwie *QMGR*.

earth

Serwer Windows 2008 używany jako drugi serwer kontrolera domeny IBM MQ. Zawiera on drugą instancję menedżera kolejek z wieloma instancjami o nazwie *QMGR*.

mars

Serwer Windows 2008 używany jako serwer plików.

W przykładzie należy zastąpić nazwy zapisane kursywą, podając nazwy wybranych użytkowników.

Zanim rozpoczniesz

1. Wykonaj kroki opisane w sekcji [“Tworzenie domeny Active Directory i DNS w systemie Windows”](#) na stronie 497, aby utworzyć kontroler domeny *sun* dla domeny *wmq.example.com*. Zmień nazwy kursywy, aby dopasować je do konfiguracji.

- Wykonaj kroki opisane w sekcji [“Dodawanie drugiego kontrolera domeny Windows do przykładowej domeny”](#) na stronie 513 , aby utworzyć drugi kontroler domeny *earth* dla domeny *wmq.example.com*. Zmień nazwy kursywy, aby dopasować je do konfiguracji.
- Sekcja [Wymagania sprzętowe i programowe w systemach Windows](#) zawiera informacje na temat innych wersji produktu Windows , na których można uruchomić produkt IBM MQ .

O tym zadaniu

Zainstaluj i skonfiguruj instalacje produktu IBM MQ na obu kontrolerach domeny w domenie *wmq.example.com* .

Procedura

1. Install IBM MQ on *sun* and *earth*.

Więcej informacji na temat uruchamiania kreatora instalacji produktu IBM MQ for Windows można znaleźć w sekcji [Instalowanie serwera IBM MQ w systemie Windows](#) .

- a) W przypadku produktów *sun* i *earth* zaloguj się jako administrator domeny *wmq\Administrator*.
- b) Uruchom komendę **Setup** na nośniku instalacyjnym IBM MQ for Windows .

Zostanie uruchomiona aplikacja startera produktu IBM MQ .

- c) Kliknij opcję **Wymagania programowe** , aby sprawdzić, czy wstępnie wymagane oprogramowanie jest zainstalowane.
- d) Kliknij opcję **Network Configuration > No**(Konfiguracja sieci).

Można skonfigurować albo identyfikator użytkownika domeny, albo nie dla tej instalacji. Utworzony ID użytkownika jest lokalnym identyfikatorem użytkownika domeny.

- e) Kliknij opcję **IBM MQ Instalacja**, wybierz język instalacji i kliknij przycisk Uruchom program IBM MQ Installer.
- f) Potwierdź umowę licencyjną, a następnie kliknij przycisk **Dalej > Dalej > Instaluj** , aby zaakceptować konfigurację domyślną. Poczekaj na zakończenie instalacji, a następnie kliknij przycisk **Zakończ**.

Aby zmienić nazwę instalacji, zainstalować różne komponenty, skonfigurować inny katalog dla danych i dzienników menedżera kolejek lub zainstalować go w innym katalogu, należy kliknąć opcję **Niestandardowe** , a nie **Typowa**.

Produkt IBM MQ jest zainstalowany, a instalator uruchomi "Kreatora przygotowania produktu IBM MQ " .

Instalacja produktu IBM MQ for Windows konfiguruje lokalną grupę domeny *mqm* grupę domen *Domain mqm*. Produkt *Domain mqm* jest elementem składowym produktu *mqm*. Kolejne kontrolery domeny w tej samej domenie współużytkują grupy *mqm* i *Domain mqm* .

2. Zarówno na serwerze *earth* , jak i w produkcie *sun*, należy uruchomić kreator "Przygotowanie IBM MQ " .

Więcej informacji na temat uruchamiania kreatora "Przygotowanie produktu IBM MQ " zawiera sekcja [Konfigurowanie produktu IBM MQ przy użyciu kreatora przygotowania produktu IBM MQ](#).

- a) Instalator produktu IBM MQ automatycznie uruchamia "Przygotuj produkt IBM MQ " .

Aby ręcznie uruchomić kreatora, znajdź skrót do folderu "Przygotuj IBM MQ " w folderze **Start > Wszystkie programy > IBM MQ** . Wybierz skrót, który odpowiada instalacji produktu IBM MQ w konfiguracji z wieloma instalacyjnymi.

- b) Kliknij przycisk **Dalej** i pozostaw opcję **Nie** klikniętą w odpowiedzi na pytanie "Identyfikuj, czy w sieci jest kontroler domeny Windows 2000 lub nowszy"¹.
- c) Na ostatniej stronie kreatora zaznacz lub usuń zaznaczenie pól wyboru, które są wymagane, a następnie kliknij przycisk **Zakończ**.

Kreator "Przygotuj program IBM MQ " utworzy użytkownika lokalnego domeny MUSR_MQADMIN na pierwszym kontrolerze domeny i innego użytkownika lokalnego domeny MUSR_MQADMIN1 na drugim kontrolerze domeny. Kreator utworzy usługę IBM MQ na każdym kontrolerze, używając MUSR_MQADMIN lub MUSR_MQADMIN1 jako użytkownika, który loguje się w usłudze.

3. Zdefiniuj użytkownika, który ma uprawnienia do tworzenia menedżera kolejek.

Użytkownik musi mieć prawo do logowania się lokalnie i być członkiem lokalnej grupy domeny mqm . W kontrolerach domeny użytkownicy domeny nie mają prawa logować się lokalnie, ale administratorzy mają. Domyślnie żaden użytkownik nie ma obu tych atrybutów. W tym zadaniu należy dodać administratorów domeny do lokalnej grupy domeny mqm .

a) Otwórz kolejno opcje **Server Manager > Roles > Active Directory Domain Services > wmq.example.com > Users**.

b) Kliknij prawym przyciskiem myszy opcję **Administratorzy domeny > Dodaj do grupy ...** i wpisz mqm ; kliknij opcję **Sprawdź nazwy > OK > OK**

Wyniki

1. Sprawdź, czy "Przygotuj IBM MQ " utworzył użytkownika domeny, MUSR_MQADMIN:

a. Otwórz kolejno opcje **Server Manager > Roles > Active Directory Domain Services > wmq.example.com > Users**.

b. Kliknij prawym przyciskiem myszy opcję **MUSR_MQADMIN > Właściwości ... > Elementi** sprawdź, czy jest on elementem składowym produktów Domain users i mqm.

2. Sprawdź, czy produkt MUSR_MQADMIN ma uprawnienia do uruchamiania jako usługa:

a. KliknijKliknij opcję **Start > Uruchom ...**, wpisz komendę **secpol.msc** i kliknij przycisk **OK**.


b. Otwórz opcję **Ustawienia zabezpieczeń > Zasady lokalne > Przypisania praw użytkownika**. Na liście strategii kliknij prawym przyciskiem myszy opcję **Zaloguj się jako usługa > Właściwości** i patrz MUSR_MQADMIN , jako że ma prawo logować się jako usługa. Kliknij przycisk **OK**.

Co dalej

1. Wykonaj czynność "[Odczyt i zapis danych i plików dziennika autoryzowanych przez lokalną grupę mqm](#)" na stronie 525, aby sprawdzić, czy instalacja i konfiguracja działają poprawnie.

2. Wróć do zadania "[Tworzenie menedżera kolejek z wieloma instancjami w kontrolerach domeny Windows](#)" na stronie 509, aby wykonać zadanie konfigurowania menedżera kolejek z wieloma instancjami w kontrolerach domeny.

Zadania pokrewne

 [Dodawanie drugiego kontrolera domeny Windows do przykładowej domeny](#)

Odsyłacze pokrewne

[Wymagane prawa użytkownika dla usługi IBM MQ w systemie Windows](#)

 [Weryfikowanie menedżera kolejek z wieloma instancjami w systemie Windows](#)

W celu zweryfikowania konfiguracji menedżera kolejek z wieloma instancjami należy użyć przykładowych programów **amqsgshac**, **amqspshac** i **amqsmhac** . W tej sekcji przedstawiono przykładową konfigurację w celu zweryfikowania konfiguracji menedżera kolejek z wieloma instancjami na serwerze Windows Server 2003.

Programy przykładowe o wysokiej dostępności korzystają z automatycznego ponownego nawiązywania połączenia z klientem. Jeśli połączony menedżer kolejek nie powiedzie się, klient podejmie próbę ponownego nawiązania połączenia z menedżerem kolejek w tej samej grupie menedżerów kolejek. Opis

¹ Istnieje możliwość skonfigurowania instalacji dla domeny. Ponieważ wszyscy użytkownicy i grupy w kontrolerze domeny mają zasięg domeny, to nie ma żadnej różnicy. Produkt IBM MQ jest prostszy, jakby nie był w domenie.

przykładów przykładowych programów o wysokiej dostępności demonstruje ponowne połączenie klienta przy użyciu menedżera kolejek z jedną instancją w celu uproszczenia. Tych samych przykładów można użyć z menedżerami kolejek z wieloma instancjami, aby zweryfikować konfigurację menedżera kolejek z wieloma instancjami.

W tym przykładzie używana jest konfiguracja z wieloma instancjami opisana w sekcji ["Tworzenie menedżera kolejek z wieloma instancjami w kontrolerach domeny Windows"](#) na stronie 509. Użyj tej konfiguracji, aby sprawdzić, czy menedżer kolejek z wieloma instancjami przełącza się do instancji rezerwowej. Zatrzymaj menedżer kolejek za pomocą komendy **endmqm**, a następnie użyj opcji **-s**, przełączając się na przełączenie. Programy klienckie ponownie nawiązują połączenie z nową instancją menedżera kolejek i kontynuują pracę z nową instancją po nieznacznym opóźnieniu.

Klient jest instalowany w obrazie VMware o wielkości 400 MB, na którym działa produkt Windows 7 z pakietem poprawek Service Pack 1. Ze względów bezpieczeństwa jest on połączony z tą samą siecią hosta VMware, która działa tylko na serwerach domen, na których działa menedżer kolejek z wieloma instancjami. Współużytkuje on folder /MQHA, który zawiera tabelę połączeń klienta, w celu uproszczenia konfiguracji.

Sprawdzanie przełączenia awaryjnego za pomocą IBM MQ Explorer

Przed użyciem przykładowych aplikacji w celu zweryfikowania przełączenia awaryjnego należy uruchomić serwer IBM MQ Explorer na każdym serwerze. Dodaj obie instancje menedżera kolejek do każdego eksploratora, korzystając z kreatora **Dodaj zdalny menedżer kolejek > Połącz bezpośrednio z menedżerem kolejek z wieloma instancjami**. Upewnij się, że obie instancje są uruchomione, zezwalając na gotowość. Zamknij okno, w którym działa obraz VMware z aktywną instancją, praktycznie wyłączając serwer lub zatrzymaj aktywną instancję, umożliwiając przełączenie się do instancji rezerwowej i ponownie połączonej klientów w celu ponownego nawiązania połączenia.



Ostrzeżenie: Jeśli wyłączono zasilanie serwera, upewnij się, że nie jest on serwerem udostępnionym w folderze MQHA.

Uwaga: Opcja **Zezwalaj na przełączenie do instancji rezerwowej** może nie być dostępna w oknie dialogowym **Zatrzymaj menedżer kolejek**. Brak opcji, ponieważ menedżer kolejek jest uruchomiony jako menedżer kolejek z pojedynczą instancją. Należy go uruchomić bez opcji **Permit a standby instance**. Jeśli żądanie zatrzymania menedżera kolejek zostało odrzucone, należy sprawdzić okno **Szczegóły**, prawdopodobnie nie jest uruchomiona żadna instancja rezerwowa.

Sprawdzanie przełączenia awaryjnego przy użyciu przykładowych programów

Wybierz serwer, aby uruchomić aktywną instancję

Być może wybrano jeden z serwerów do udostępniania katalogu lub systemu plików MQHA. Jeśli planowane jest przetestowanie przełączenia awaryjnego przez zamknięcie okna VMware, na którym działa aktywny serwer, upewnij się, że nie jest on hostem, na którym znajduje się produkt MQHA!

Na serwerze, na którym działa aktywna instancja menedżera kolejek

1. Zmodyfikuj pliki *ipaddr1* i *ipaddr2*, a następnie zapisz następujące komendy w programie `N:\hasample.tst`.

```
DEFINE QLOCAL(SOURCE) REPLACE
DEFINE QLOCAL(TARGET) REPLACE
DEFINE CHANNEL(CHANNEL1) CHLTYPE(SVRCONN) TRPTYPE(TCP) +
MCAUSER(' ') REPLACE
DEFINE CHANNEL(CHANNEL1) CHLTYPE(CLNTCONN) TRPTYPE(TCP) +
CONNAME(' ipaddr1 (1414), ipaddr2 (1414)') QMNAME(QM1) REPLACE
START CHANNEL(CHANNEL1)
DEFINE LISTENER(LISTENER.TCP) TRPTYPE(TCP) CONTROL(QMGR)
DISPLAY LISTENER(LISTENER.TCP) CONTROL
DISPLAY LSSTATUS(LISTENER.TCP) STATUS
```

Uwaga: Pozostawienie pustego parametru **MCAUSER** powoduje, że identyfikator użytkownika klienta jest wysyłany do serwera. Identyfikator użytkownika klienta musi mieć poprawne uprawnienia na serwerach. Alternatywą jest ustawienie parametru **MCAUSER** w kanale SVRCONN na identyfikator użytkownika, który został skonfigurowany na serwerze.

2. Otwórz wiersz komend ze ścieżką N: \ i uruchom następującą komendę:

```
runmqsc -m QM1 < hasample.tst
```

3. Sprawdź, czy nasłuchiwanie jest uruchomione i czy ma on kontrolę menedżera kolejek, czy to przez sprawdzenie danych wyjściowych komendy **runmqsc** .

```
LISTENER(LISTENER.TCP)CONTROL(QMGR)  
LISTENER(LISTENER.TCP)STATUS(RUNNING)
```

Można też użyć IBM MQ Explorer , na którym uruchomiony jest program nasłuchujący TCPIP, i ma Control = Queue Manager.

Na kliencie

1. Odwzoruj katalog współużytkowany C: \MQHA na serwerze na N: \ na kliencie.
2. Otwórz wiersz komend ze ścieżką N: \ . Ustaw zmienną środowiskową MQCHLLIB tak, aby wskazywała na tabelę definicji kanału klienta (CCDT) na serwerze:

```
SET MQCHLLIB=N:\data\QM1\@ipcc
```

3. W wierszu komend wpisz komendy:

```
start amqsgshac TARGET QM1  
start amqsmhac -s SOURCE -t TARGET -m QM1  
start amqspshac SOURCE QM1
```

Uwaga: Jeśli występują problemy, należy uruchomić aplikację w wierszu komend, tak aby kod przyczyny był drukowany na konsoli, lub przejrzeć plik AMQERR01.LOG w folderze N:\data\QM1\errors .

Na serwerze, na którym działa aktywna instancja menedżera kolejek

1. Albo:
 - Zamknij okno, w którym działa obraz VMware z aktywną instancją serwera.
 - Za pomocą konsoli IBM MQ Explorerzatrzymaj instancję aktywnego menedżera kolejek, umożliwiając przełączenie na instancję rezerwową i poinstruuuj klientów o ponownym połączeniu, aby ponownie nawiązali połączenie.
2. Trzy klienty w końcu wykrywają zerwane połączenie, a następnie ponownie nawiąże połączenie. W tej konfiguracji, jeśli zamkniesz okno serwera, trwa około siedmiu minut dla wszystkich trzech połączeń, które mają zostać ponownie nawiązane. Niektóre połączenia są dobrze ugrunowane przed innymi.

Wyniki

```
N:\>amqspshac SOURCE QM1
Sample AMQSPHAC start
target queue is SOURCE
message Message 1
message Message 2
message Message 3
message Message 4
message Message 5
17:05:25 : EVENT : Connection Reconnecting (Delay: 0ms)
17:05:47 : EVENT : Connection Reconnecting (Delay: 0ms)
17:05:52 : EVENT : Connection Reconnected
message Message 6
message Message 7
message Message 8
message Message 9
```

```
N:\>amqsmhac -s SOURCE -t TARGET -m QM1
Sample AMQSMHA0 start

17:05:25 : EVENT : Connection Reconnecting (Delay: 97ms)
17:05:48 : EVENT : Connection Reconnecting (Delay: 0ms)
17:05:53 : EVENT : Connection Reconnected
```

```
N:\>amqsgshac TARGET QM1
Sample AMQSGHAC start
message Message 1
message Message 2
message Message 3
message Message 4
message Message 5
17:05:25 : EVENT : Connection Reconnecting (Delay: 156ms)
17:05:47 : EVENT : Connection Reconnecting (Delay: 0ms)
17:05:52 : EVENT : Connection Reconnected
message Message 6
message Message 7
message Message 8
message Message 9
```

Windows Zabezpieczanie współużytkowanych danych menedżera kolejek oraz katalogów i plików dzienników w systemie Windows

W tym temacie opisano, w jaki sposób można zabezpieczyć współużytkowane położenie dla danych menedżera kolejek i plików dziennika przy użyciu globalnej alternatywnej grupy uprawnień. Istnieje możliwość współużytkowania położenia między różnymi instancjami menedżera kolejek uruchomionego na różnych serwerach.

Zwykle nie jest skonfigurowane współużytkowane położenie dla danych menedżera kolejek i plików dziennika. Podczas instalowania produktu IBM MQ for Windows program instalacyjny tworzy katalog osobisty wybrany dla wszystkich menedżerów kolejek, które są tworzone na tym serwerze. Zabezpieczy on katalogi w lokalnej grupie mqm i konfiguruje ID użytkownika dla usługi IBM MQ w celu uzyskania dostępu do katalogów.

Podczas zabezpieczania folderu współużytkowanego w grupie uprawnień użytkownik, który jest uprawniony do uzyskania dostępu do tego folderu, musi posiadać informacje autoryzacyjne grupy. Załóżmy, że folder na zdalnym serwerze plików jest chroniony przez lokalną grupę mqm na serwerze o nazwie mars. Upewnij się, że użytkownik, który uruchamia menedżer kolejek, przetwarza element lokalnej grupy mqm w systemie mars. Użytkownik ma referencje, które są zgodne z informacjami autoryzacyjnymi folderu na zdalnym serwerze plików. Korzystając z tych referencji, menedżer kolejek może uzyskać dostęp do swoich danych i logować pliki w folderze. Użytkownik, który uruchamia procesy menedżera kolejek na innym serwerze, jest elementem innej lokalnej grupy mqm, która nie ma

zgodnych referencji. Gdy menedżer kolejek działa na innym serwerze niż produkt *mars*, nie może uzyskać dostępu do danych i plików dziennika, które zostały utworzone podczas działania programu *mars*. Nawet jeśli użytkownik jest użytkownikiem domeny, ma inne informacje autoryzacyjne, ponieważ musi nabyć referencje z lokalnej grupy *mqm* w systemie *marsi* nie może to zrobić z innego serwera.


Udostępnienie menedżera kolejek z globalną alternatywną grupą zabezpieczeń rozwiązuje problem; patrz [Rysunek 76](#) na stronie 521. Zabezpieczy folder zdalny w grupie globalnej. Przekaz nazwę grupy globalnej do menedżera kolejek podczas jej tworzenia na serwerze *mars*. Przekaz nazwę grupy globalnej jako alternatywną grupę uprawnień, używając parametru `-a [r]` w komendzie `crtmqm`. Jeśli menedżer kolejek zostanie przestany w taki sposób, aby był uruchamiany na innym serwerze, nazwa grupy zabezpieczeń zostanie z nią przeniesiona. Nazwa ta jest przesyłana w sekcji **AccessMode** w pliku `qm.ini` jako `SecurityGroup`; na przykład:

```
AccessMode:  
SecurityGroup=wmq\wmq
```

Sekcja **AccessMode** w publikacji `qm.ini` zawiera także element `RemoveMQMAccess`; na przykład:

```
AccessMode:  
RemoveMQMAccess=true/false
```

Jeśli ten atrybut zostanie określony z wartością `true`, a grupa dostępu również została podana, lokalna grupa *mqm* nie będzie miała dostępu do plików danych menedżera kolejek.




Rysunek 76. Zabezpieczanie danych i dzienników menedżera kolejek przy użyciu alternatywnej globalnej grupy uprawnień (1)

W przypadku identyfikatora użytkownika, z którym mają być uruchamiane procesy menedżera kolejek w celu uzyskania zgodnych referencji globalnej grupy uprawnień, identyfikator użytkownika musi również mieć zasięg globalny. Nie można utworzyć grupy lokalnej ani nazwy użytkownika będącego członkiem grupy globalnej. W programie [Rysunek 76](#) na stronie 521 użytkownicy, którzy uruchamiają procesy menedżera kolejek, są pokazywane jako użytkownicy domeny.


Jeśli wdrażasz wiele serwerów IBM MQ, grupowanie użytkowników w programie [Rysunek 76](#) na stronie 521 nie jest wygodne. Konieczne jest powtórzenie procesu dodawania użytkowników do grup lokalnych dla każdego serwera IBM MQ. Zamiast tego utwórz grupę globalną `Domain mqm` na kontrolerze domeny i utwórz użytkowników, którzy uruchamiają IBM MQ elementy grupy `Domain mqm`; patrz [Rysunek 77](#) na stronie 522. Podczas instalowania produktu IBM MQ jako instalacji domeny kreator "Przygotuj produkt IBM MQ" automatycznie powoduje, że grupa `Domain mqm` jest członkiem lokalnej grupy *mqm*. Ci sami użytkownicy znajdują się zarówno w grupach globalnych `Domain mqm`, jak i *wmq*.

Wskazówka: Ci sami użytkownicy mogą uruchamiać program IBM MQ na różnych serwerach, ale na pojedynczym serwerze muszą być inni użytkownicy, którzy będą mogli uruchamiać produkt IBM MQ jako usługę, a następnie działać interaktywnie. Dla każdej instalacji na serwerze muszą być również inni użytkownicy. Zwykle produkt Domain mqm zawiera pewną liczbę użytkowników.



Rysunek 77. Zabezpieczanie danych i dzienników menedżera kolejek przy użyciu alternatywnej globalnej grupy uprawnień (2)


Organizacja w produkcie Rysunek 77 na stronie 522 jest niepotrzebnie skomplikowana, jak to jest w stanie. Układ składa się z dwóch grup globalnych z identycznymi członkami. Można uprościć organizację i zdefiniować tylko jedną grupę globalną; patrz Rysunek 78 na stronie 522.



Rysunek 78. Zabezpieczanie danych i dzienników menedżera kolejek przy użyciu alternatywnej globalnej grupy uprawnień (3)

Alternatywnie, może być potrzebny sprawny stopień kontroli dostępu, a różne menedżery kolejek mogą być ograniczone do dostępu do różnych folderów. Patrz Rysunek 79 na stronie 523. W produkcie Rysunek 79 na stronie 523 zdefiniowane są dwie grupy użytkowników domeny, w osobnych grupach globalnych w celu zabezpieczenia różnych dzienników menedżera kolejek i plików danych. Wyświetlane są dwie różne lokalne grupy mqm, które muszą znajdować się na różnych serwerach IBM MQ. W tym przykładzie menedżery kolejek są partycjonowane na dwa zestawy, przy czym różni użytkownicy przydzieleni są do dwóch zestawów. Dwa zestawy mogą być menedżerami kolejek testowych

i produkcyjnych. Alternatywne grupy uprawnień są nazywane wmq1 i wmq2. Konieczne jest ręczne dodanie grup globalnych wmq1 i wmq2 do poprawnych menedżerów kolejek w zależności od tego, czy znajdują się one w dziale testowym czy produkcyjnym. Konfiguracja nie może skorzystać z tego, że instalacja produktu IBM MQ jest propagowana przez produkt Domain mqm do lokalnej grupy produktu mqm, tak jak w przypadku produktu [Rysunek 78 na stronie 522](#), ponieważ istnieją dwie grupy użytkowników.



Rysunek 79. Zabezpieczanie danych i dzienników menedżera kolejek przy użyciu alternatywnej globalnej nazwy użytkownika zabezpieczeń (4)

Alternatywnym sposobem partycjonowania dwóch działów byłoby umieszczenie ich w dwóch domenach Windows. W takim przypadku można powrócić do prostszego modelu pokazanego w produkcie [Rysunek 78 na stronie 522](#).

Windows Bezpieczne niewspółużytkowane dane menedżera kolejek oraz katalogi i pliki dzienników w systemie Windows

W tym temacie opisano, w jaki sposób można zabezpieczyć alternatywne położenie dla danych menedżera kolejek i plików dziennika, zarówno przy użyciu lokalnej grupy mqm, jak i alternatywnej grupy uprawnień.

Zwykle nie jest skonfigurowane alternatywne położenie dla danych menedżera kolejek i plików dziennika. Podczas instalowania produktu IBM MQ for Windows program instalacyjny tworzy katalog osobisty, który jest wybierany dla wszystkich utworzonych menedżerów kolejek. Zabezpieczy on katalogi w lokalnej grupie mqm i konfiguruje ID użytkownika dla usługi IBM MQ w celu uzyskania dostępu do katalogów.

W dwóch przykładach przedstawiono sposób konfigurowania kontroli dostępu dla produktu IBM MQ. W przykładach przedstawiono sposób tworzenia menedżera kolejek wraz z jego danymi i dziennikami w katalogach, które nie znajdują się na danych i ścieżkach dzienników utworzonych przez instalację. W pierwszym przykładzie produkt “Odczyt i zapis danych i plików dziennika autoryzowanych przez lokalną grupę mqm” na stronie 525 umożliwia dostęp do katalogów kolejek i dzienników, autoryzując je przez lokalną grupę mqm. Drugi przykład, “Odczytywanie i zapisywanie danych i plików dziennika autoryzowanych przez alternatywną lokalną grupę uprawnień” na stronie 529, różni się tym, że dostęp do katalogów jest autoryzowany przez alternatywną grupę uprawnień. Gdy dostęp do katalogów jest uzyskiwany przez menedżer kolejek działający tylko na jednym serwerze, zabezpieczanie danych i plików dzienników z alternatywną grupą uprawnień daje możliwość zabezpieczania różnych menedżerów kolejek z różnymi grupami lokalnymi lub nazwami użytkowników. Gdy dostęp do katalogów jest uzyskiwany przez menedżer kolejek działający na różnych serwerach, na przykład z menedżerem kolejek z wieloma instancjami, zabezpieczanie danych i plików dzienników z alternatywną grupą zabezpieczeń jest jedynym wyborem; patrz “Zabezpieczanie współużytkowanych danych menedżera kolejek oraz katalogów i plików dzienników w systemie Windows” na stronie 520.


Konfigurowanie uprawnień zabezpieczeń danych menedżera kolejek i plików dziennika nie jest wspólnym zadaniem w systemie Windows. Podczas instalowania produktu IBM MQ for Windows należy określić katalogi dla danych i dzienników menedżera kolejek lub zaakceptować katalogi domyślne. Program instalacyjny automatycznie zabezpieczy te katalogi razem z lokalną grupą mqm, nadając jej pełne uprawnienia kontrolne. Proces instalacji upewnia się, że ID użytkownika, który uruchamia menedżer kolejek, jest elementem lokalnej grupy mqm. Użytkownik może zmodyfikować inne uprawnienia dostępu do katalogów, aby spełnić wymagania dostępu.

Jeśli katalog plików danych i plików dziennika zostanie przeniesiony do nowych miejsc, należy skonfigurować zabezpieczenia nowych lokalizacji. Położenie katalogów można zmienić w przypadku tworzenia kopii zapasowej menedżera kolejek i odtwarzania go na innym komputerze lub w przypadku zmiany menedżera kolejek w taki sposób, aby był menedżerem kolejek z wieloma instancjami. Użytkownik może wybrać dwa sposoby zabezpieczania danych menedżera kolejek i katalogów dzienników w ich nowym położeniu. Katalogi można zabezpieczyć, ograniczając dostęp do lokalnej grupy partycji mqm lub ograniczając dostęp do wybranej grupy zabezpieczeń.

Aby zabezpieczyć katalogi przy użyciu lokalnej grupy mqm, należy wykonać co najmniej kilka kroków. Ustaw uprawnienia do katalogów danych i dzienników, aby zezwolić na pełną kontrolę lokalnej grupy mqm. Typowym podejściem jest skopiowanie istniejącego zestawu uprawnień, usunięcie dziedziczenia z elementu nadrzędnego. Następnie można usunąć lub ograniczyć uprawnienia innych użytkowników.

Jeśli menedżer kolejek jest uruchamiany pod innym ID użytkownika do usługi ustawionej w kreatorze przygotowania produktu IBM MQ, ten identyfikator użytkownika musi być członkiem lokalnej grupy mqm. Zadanie “Odczyt i zapis danych i plików dziennika autoryzowanych przez lokalną grupę mqm” na stronie 525 umożliwia przejście przez kolejne kroki.

Istnieje również możliwość zabezpieczenia danych menedżera kolejek i plików dziennika przy użyciu alternatywnej grupy uprawnień. Proces zabezpieczania danych menedżera kolejek i plików dzienników z alternatywną grupą uprawnień zawiera szereg kroków, które odnoszą się do produktu Rysunek 80 na stronie 525. Grupa lokalna, wmq, jest przykładem alternatywnej grupy uprawnień.



Rysunek 80. Zabezpieczanie danych i dzienników menedżera kolejek przy użyciu alternatywnej lokalnej grupy uprawnień, wmq

1. Utwórz osobne katalogi dla danych i dzienników menedżera kolejek, wspólnego katalogu lub wspólnego katalogu nadrzędnego.
2. Skopiuj istniejący zestaw dziedziczonych uprawnień dla katalogów lub katalogu nadrzędnego i zmodyfikuj je odpowiednio do swoich potrzeb.
3. Zabezpieczy katalogi, które mają zawierać menedżer kolejek i dzienniki, podając alternatywną grupę, wmq, pełne uprawnienia kontrolne do katalogów.
4. Nadaj wszystkim identyfikatorom użytkowników, które uruchamiają menedżera kolejek, informacje autoryzacyjne dla alternatywnej grupy uprawnień lub nazwy użytkownika:
 - a. Jeśli użytkownik zdefiniuje użytkownika jako alternatywną nazwę użytkownika zabezpieczeń, użytkownik musi być taki sam, jak menedżer kolejek, pod którym ma być uruchomiony. Użytkownik musi być członkiem lokalnej grupy mqm .
 - b. Jeśli jako alternatywną grupę uprawnień zostanie zdefiniowana grupa lokalna, należy dodać użytkownika, który będzie uruchamiany przez menedżer kolejek w ramach grupy alternatywnej. Użytkownik musi również należeć do lokalnej grupy mqm .
 - c. Jeśli jako alternatywną grupę uprawnień zostanie zdefiniowana grupa globalna, należy zapoznać się z ["Zabezpieczanie współużytkowanych danych menedżera kolejek oraz katalogów i plików dzienników w systemie Windows"](#) na stronie 520.
5. Utwórz menedżer kolejek, podając alternatywną grupę uprawnień lub nazwę użytkownika w komendzie `crtmqm` , podając parametr - a .

Windows Odczyt i zapis danych i plików dziennika autoryzowanych przez lokalną grupę mqm
 Zadanie ilustruje sposób tworzenia menedżera kolejek z jego danymi i plikami dzienników przechowywanymi w dowolnym wybranym katalogu. Dostęp do plików jest chroniony przez lokalną grupę mqm . Katalog nie jest współużytkowany.

Zanim rozpoczniesz

1. Zainstaluj produkt IBM MQ for Windows jako instalację podstawową.
2. Uruchom kreator "Przygotowanie IBM MQ " . Na potrzeby tego zadania należy skonfigurować instalację tak, aby została uruchomiona z identyfikatorem użytkownika lokalnego lub identyfikatorem użytkownika domeny. Aby można było wykonać wszystkie czynności opisane w sekcji ["Domeny produktu Windows i menedżery kolejek z wieloma instancjami"](#) na stronie 492, instalacja musi być skonfigurowana dla domeny.

3. Zaloguj się z uprawnieniami administratora, aby wykonać pierwszą część zadania.

O tym zadaniu

To zadanie jest jednym z zestawu zadań pokrewnych, które ilustrują uzyskiwanie dostępu do danych i plików dziennika menedżera kolejek. Zadania przedstawiają sposób tworzenia menedżera kolejek z uprawnieniami do odczytu i zapisu danych oraz plików dziennika, które są przechowywane w wybranym katalogu. Towarzyszą one zadaniu “Domeny produktu Windows i menedżery kolejek z wieloma instancjami” na stronie 492.

W systemie Windows można utworzyć domyślne ścieżki danych i dzienników dla IBM MQ for Windows w dowolnym wybranym katalogu. Kreator instalacji i konfiguracji automatycznie nadaje lokalnej grupie mqm oraz ID użytkownika, który uruchamia procesy menedżera kolejek, dostęp do katalogów. Jeśli tworzony jest menedżer kolejek, który określa inne katalogi dla danych menedżera kolejek i plików dziennika, należy skonfigurować uprawnienia do pełnej kontroli dla katalogów.

W tym przykładzie użytkownik nadaje menedżerowi kolejek pełną kontrolę nad swoimi danymi i plikami dziennika, nadając lokalnej grupie mqm uprawnienie do katalogu `c:\wmq`.

Komenda `crtmqm` tworzy menedżer kolejek, który jest uruchamiany automatycznie podczas uruchamiania stacji roboczej za pomocą usługi IBM MQ .

Zadanie jest ilustracyjne; używa konkretnych wartości, które można zmienić. Wartości, które można zmienić, są zapisane kursywą. Po zakończeniu zadania postępuj zgodnie z instrukcjami, aby usunąć wszystkie wprowadzone zmiany.

Procedura

1. Otwórz wiersz komend.
2. Wpisz komendę:

```
md c:\wmq\data, c:\wmq\logs
```

3. Ustaw uprawnienia do katalogów, aby umożliwić lokalnej grupie mqm dostęp do odczytu i zapisu.

```
cacls c:\wmq/T /E /G mqm:F
```

Odpowiedź systemu:

```
processed dir: c:\wmq
processed dir: c:\wmq\data
processed dir: c:\wmq\logs
```

4. Opcjonalne: Przełącz się na identyfikator użytkownika, który jest członkiem lokalnej grupy mqm .

Można kontynuować pracę jako administrator, ale w przypadku realistycznej konfiguracji produkcyjnej należy kontynuować pracę z identyfikatorem użytkownika z bardziej ograniczonymi prawami. Identyfikator użytkownika musi należeć co najmniej do lokalnej grupy mqm .

Jeśli instalacja produktu IBM MQ jest skonfigurowana jako część domeny, należy ustawić ID użytkownika jako członka grupy `Domain mqm` . Kreator "Przygotowanie IBM MQ " powoduje, że `Domain mqm` grupa globalna staje się elementem grupy lokalnej mqm , więc nie trzeba bezpośrednio tworzyć identyfikatora użytkownika dla grupy lokalnej mqm .

5. Utwórz menedżer kolejek.

```
crtmqm -sax -u SYSTEM.DEAD.LETTER.QUEUE -md c:\wmq\data -ld c:\wmq\logs QMGR
```

Odpowiedź systemu:

```
IBM MQ queue manager created.  
Directory 'c:\wmq\data\QMGR' created.  
The queue manager is associated with installation '1'  
Creating or replacing default objects for queue manager 'QMGR'  
Default objects statistics : 74 created. 0 replaced.  
Completing setup.  
Setup completed.
```

6. Sprawdź, czy katalogi utworzone przez menedżer kolejek znajdują się w katalogu `c:\wmq`.

```
dir c:\wmq/D /B /S
```

7. Sprawdź, czy pliki mają uprawnienia do odczytu i zapisu lub uprawnienia do pełnej kontroli dla lokalnej grupy `mqm`.

```
cacls c:\wmq\*.*
```

Co dalej

Przetestuj menedżer kolejek, umieszczając komunikat w kolejce i pobierając go.

1. Uruchom menedżer kolejek.

```
strmqm QMGR
```

Odpowiedź systemu:

```
IBM MQ queue manager 'QMGR' starting.  
The queue manager is associated with installation '1'.  
5 log records accessed on queue manager 'QMGR' during the log  
replay phase.  
Log replay for queue manager 'QMGR' complete.  
Transaction manager state recovered for queue manager 'QMGR'.  
IBM MQ queue manager 'QMGR' started using V7.1.0.0.
```

2. Utwórz kolejkę testową.

```
echo define qlocal(QTEST) | runmqsc QMGR
```

Odpowiedź systemu:

```
5724-H72 (C) Copyright IBM Corp. 1994, 2024. ALL RIGHTS RESERVED.  
Starting MQSC for queue manager QMGR.
```

```
1 : define qlocal(QTEST)  
AMQ8006: IBM MQ queue created.  
One MQSC command read.  
No commands have a syntax error.  
All valid MQSC commands were processed.
```

3. Umieść komunikat testowy przy użyciu przykładowego programu **amqsput**.

```
echo 'A test message' | amqsput QTEST QMGR
```

Odpowiedź systemu:

```
Sample AMQSPUT0 start
target queue is QTEST
Sample AMQSPUT0 end
```

4. Pobierz komunikat testowy za pomocą przykładowego programu **amqsget**.

```
amqsget QTEST QMGR
```

Odpowiedź systemu:

```
Sample AMQSGETO start
message A test message
Wait 15 seconds ...
no more messages
Sample AMQSGETO end
```

5. Zatrzymaj menedżer kolejek.

```
endmqm -i QMGR
```

Odpowiedź systemu:

```
IBM MQ queue manager 'QMGR' ending.
IBM MQ queue manager 'QMGR' ended.
```

6. Usuń menedżer kolejek.

```
dltmqm QMGR
```

Odpowiedź systemu:

```
IBM MQ queue manager 'QMGR' deleted.
```

7. Usuń utworzone katalogi.

Wskazówka: Dodaj do komend opcję /Q , aby uniemożliwić usunięcie każdego pliku lub katalogu za pomocą komendy.

```
del /F /S C:\wmq\*. *
rmdir /S C:\wmq
```

Pojęcia pokrewne

“Domeny produktu Windows i menedżery kolejek z wieloma instancjami” na stronie 492
Menedżer kolejek o wielu instancjach w systemie Windows wymaga, aby dane i dzienniki były współużytkowane. Zasób współużytkowany musi być dostępny dla wszystkich instancji menedżera kolejek działającego na różnych serwerach lub na różnych stacjach roboczych. Skonfiguruj menedżery kolejek i współużytkuj je jako część domeny produktu Windows . Menedżer kolejek może być uruchomiony na stacji roboczej lub na serwerze lub na kontrolerze domeny.

Zadania pokrewne

Windows [Odczytywanie i zapisywanie danych i plików dziennika autoryzowanych przez alternatywną lokalną grupę uprawnień](#)

W tym zadaniu przedstawiono sposób użycia opcji -a w komendzie **crtmqm** . Ta flaga udostępnia menedżerowi kolejek alternatywną lokalną grupę zabezpieczeń, aby umożliwić mu dostęp do jego plików dziennika i plików danych.

“Odczytywanie i zapisywanie współużytkowanych danych i plików dziennika autoryzowanych przez alternatywną globalną grupę uprawnień” na stronie 506

“Tworzenie menedżera kolejek z wieloma instancjami na stacjach roboczych domeny lub serwerach w systemie Windows” na stronie 494

Windows *Odczytywanie i zapisywanie danych i plików dziennika autoryzowanych przez alternatywną lokalną grupę uprawnień*

W tym zadaniu przedstawiono sposób użycia opcji `-a` w komendzie `crtmqm`. Ta flaga udostępnia menedżerowi kolejek alternatywną lokalną grupę zabezpieczeń, aby umożliwić mu dostęp do jego plików dziennika i plików danych.

Zanim rozpoczniesz

1. Zainstaluj produkt IBM MQ for Windows jako instalację podstawową.
2. Uruchom kreator "Przygotowanie IBM MQ". Na potrzeby tego zadania należy skonfigurować instalację tak, aby została uruchomiona z identyfikatorem użytkownika lokalnego lub identyfikatorem użytkownika domeny. Aby można było wykonać wszystkie czynności opisane w sekcji “Domeny produktu Windows i menedżery kolejek z wieloma instancjami” na stronie 492, instalacja musi być skonfigurowana dla domeny.
3. Zaloguj się z uprawnieniami administratora, aby wykonać pierwszą część zadania.

O tym zadaniu

To zadanie jest jednym z zestawu zadań pokrewnych, które ilustrują uzyskiwanie dostępu do danych i plików dziennika menedżera kolejek. Zadania przedstawiają sposób tworzenia menedżera kolejek z uprawnieniami do odczytu i zapisu danych oraz plików dziennika, które są przechowywane w wybranym katalogu. Towarzyszą one zadaniu “Domeny produktu Windows i menedżery kolejek z wieloma instancjami” na stronie 492.

W systemie Windows można utworzyć domyślne ścieżki danych i dzienników dla IBM MQ for Windows w dowolnym wybranym katalogu. Kreator instalacji i konfiguracji automatycznie nadaje lokalnej grupie `mqm` oraz ID użytkownika, który uruchamia procesy menedżera kolejek, dostęp do katalogów. Jeśli tworzony jest menedżer kolejek, który określa inne katalogi dla danych menedżera kolejek i plików dziennika, należy skonfigurować uprawnienia do pełnej kontroli dla katalogów.

W tym przykładzie menedżer kolejek jest wyposażony w alternatywną lokalną grupę zabezpieczeń, która ma uprawnienia do pełnego sterowania katalogami. Alternatywna grupa zabezpieczeń nadaje menedżerowi kolejek uprawnienie do zarządzania plikami w katalogu. Podstawowym przeznaczeniem alternatywnej grupy uprawnień jest autoryzowanie alternatywnej grupy globalnej zabezpieczeń. Użyj alternatywnej grupy globalnej zabezpieczeń, aby skonfigurować menedżer kolejek z wieloma instancjami. W tym przykładzie grupa lokalna jest konfigurowana w celu zapoznania się z użyciem alternatywnej grupy zabezpieczeń bez instalowania produktu IBM MQ w domenę. Konfigurowanie grupy lokalnej jako alternatywnej grupy zabezpieczeń jest niezwykle.

Komenda `crtmqm` tworzy menedżer kolejek, który jest uruchamiany automatycznie podczas uruchamiania stacji roboczej za pomocą usługi IBM MQ.

Zadanie jest ilustracyjne; używa konkretnych wartości, które można zmienić. Wartości, które można zmienić, są zapisane kursywą. Po zakończeniu zadania postępuj zgodnie z instrukcjami, aby usunąć wszystkie wprowadzone zmiany.

Procedura

1. Skonfiguruj alternatywną grupę uprawnień.

Alternatywną grupą uprawnień jest zwykle grupa domeny. W tym przykładzie tworzony jest menedżer kolejek, który używa lokalnej alternatywnej grupy zabezpieczeń. W przypadku lokalnej alternatywnej grupy zabezpieczeń można wykonać to zadanie w instalacji produktu IBM MQ, która nie jest częścią domeny.

- a) Uruchom komendę **lusrmgr.msc** , aby otworzyć okno Użytkownicy i grupy lokalne.
- b) Kliknij prawym przyciskiem myszy opcję **Grupy > Nowa grupa ...**
- c) W polu **Nazwa grupy** wpisz *al_ltmqm* i kliknij przycisk **Utwórz > Zamknij**.
- d) Zidentyfikuj identyfikator użytkownika, który uruchamia usługę IBM MQ .
 - i) Kliknij przycisk **Uruchom > Uruchom ...**, Wpisz *services.msc* i kliknij przycisk **OK**.
 - ii) Kliknij usługę IBM MQ na liście usług, a następnie kliknij kartę Logowanie.
 - iii) Zapamiętaj identyfikator użytkownika i zamknij Eksplorator usług.
- e) Dodaj ID użytkownika, który uruchamia usługę IBM MQ , do grupy *al_ltmqm* . Należy również dodać identyfikator użytkownika, który jest używany do zalogowania się w celu utworzenia menedżera kolejek, a następnie uruchomić go interaktywnie.

Program Windows sprawdza uprawnienia menedżera kolejek w celu uzyskania dostępu do katalogów danych i dzienników, sprawdzając uprawnienia ID użytkownika, który uruchomiła procesy menedżera kolejek. ID użytkownika musi być członkiem, bezpośrednio lub pośrednio, za pośrednictwem grupy globalnej, grupy *al_ltmqm* , która autoryzuje katalogi.

Jeśli produkt IBM MQ został zainstalowany jako część domeny i mają być wykonywane zadania w produkcji “Tworzenie menedżera kolejek z wieloma instancjami na stacjach roboczych domeny lub serwerach w systemie Windows” na stronie 494, identyfikatory użytkowników domeny utworzone w produkcji “Tworzenie domeny Active Directory i DNS w systemie Windows” na stronie 497 to *wmquser1* i *wmquser2*.

Jeśli menedżer kolejek nie został zainstalowany jako część domeny, domyślnym identyfikatorem użytkownika lokalnego, który uruchamia usługę IBM MQ , jest *MUSR_MQADMIN*. Jeśli zamierzasz wykonywać czynności bez uprawnień administratora, utwórz użytkownika, który jest członkiem lokalnej grupy *mqm* .

Wykonaj następujące kroki, aby dodać *wmquser1* i *wmquser2* do *al_ltmqm*. Jeśli konfiguracja jest inna, należy zastąpić identyfikatory użytkowników i grupy.

- i) Na liście grup kliknij prawym przyciskiem myszy opcję *al_ltmqm* > **Właściwości > Dodaj**
- ii) W oknie Wybierz użytkowników, komputery lub grupy wpisz *wmquser1* ; *wmquser2* i kliknij opcję **Sprawdź nazwy**.
- iii) Wpisz nazwę i hasło administratora domeny w oknie Zabezpieczenia Windows , a następnie kliknij przycisk **OK > OK > Zastosuj > OK**.

2. Otwórz wiersz komend.
3. Zrestartuj usługę IBM MQ .

Należy zrestartować usługę, aby identyfikator użytkownika, dla którego jest ona uruchamiana, uzyskał dodatkowe referencje zabezpieczeń skonfigurowane dla tej usługi.

Wpisz komendy:

```
endmqsvc
strmqsvc
```

Odpowiedzi systemowe:

```
5724-H72 (C) Copyright IBM Corp. 1994, 2024. ALL RIGHTS RESERVED.
The MQ service for installation 'Installation1' ended successfully.
```

i:

```
5724-H72 (C) Copyright IBM Corp. 1994, 2024. ALL RIGHTS RESERVED.
The MQ service for installation 'Installation1' started successfully.
```

4. Wpisz komendę:

```
md c:\wmq\data, c:\wmq\logs
```

5. Ustaw uprawnienia do katalogów, aby umożliwić użytkownikowi lokalnemu *user* dostęp do odczytu i zapisu.

```
cacls c:\wmq/T /E /G altmqm:F
```

Odpowiedź systemu:

```
processed dir: c:\wmq
processed dir: c:\wmq\data
processed dir: c:\wmq\logs
```

6. Opcjonalne: Przełącz się na identyfikator użytkownika, który jest członkiem lokalnej grupy *mqm*.

Można kontynuować pracę jako administrator, ale w przypadku realistycznej konfiguracji produkcyjnej należy kontynuować pracę z identyfikatorem użytkownika z bardziej ograniczonymi prawami. Identyfikator użytkownika musi należeć co najmniej do lokalnej grupy *mqm*.

Jeśli instalacja produktu IBM MQ jest skonfigurowana jako część domeny, należy ustawić ID użytkownika jako członka grupy *Domain mqm*. Kreator "Przygotowanie IBM MQ" powoduje, że *Domain mqm* grupa globalna staje się elementem grupy lokalnej *mqm*, więc nie trzeba bezpośrednio tworzyć identyfikatora użytkownika dla grupy lokalnej *mqm*.

7. Utwórz menedżer kolejek.

```
crtmqm -a altmqm -sax -u SYSTEM.DEAD.LETTER.QUEUE -md c:\wmq\data -ld c:\wmq\logs QMGR
```

Odpowiedź systemu:

```
IBM MQ queue manager created.
Directory 'c:\wmq1\data\QMGR' created.
The queue manager is associated with installation '1'
Creating or replacing default objects for queue manager 'QMGR'
Default objects statistics : 74 created. 0 replaced.
Completing setup.
Setup completed.
```

8. Sprawdź, czy katalogi utworzone przez menedżer kolejek znajdują się w katalogu *c:\wmq*.

```
dir c:\wmq/D /B /S
```

9. Sprawdź, czy pliki mają uprawnienia do odczytu i zapisu lub uprawnienia do pełnej kontroli dla lokalnej grupy *mqm*.

```
cacls c:\wmq\*.*
```

Co dalej

Przetestuj menedżer kolejek, umieszczając komunikat w kolejce i pobierając go.

1. Uruchom menedżer kolejek.

```
strmqm QMGR
```

Odpowiedź systemu:

```
IBM MQ queue manager 'QMGR' starting.  
The queue manager is associated with installation '1'.  
5 log records accessed on queue manager 'QMGR' during the log  
replay phase.  
Log replay for queue manager 'QMGR' complete.  
Transaction manager state recovered for queue manager 'QMGR'.  
IBM MQ queue manager 'QMGR' started using V7.1.0.0.
```

2. Utwórz kolejkę testową.

```
echo define qlocal(QTEST) | runmqsc QMGR
```

Odpowiedź systemu:

```
5724-H72 (C) Copyright IBM Corp. 1994, 2024. ALL RIGHTS RESERVED.  
Starting MQSC for queue manager QMGR.
```

```
1 : define qlocal(QTEST)  
AMQ8006: IBM MQ queue created.  
One MQSC command read.  
No commands have a syntax error.  
All valid MQSC commands were processed.
```

3. Umieść komunikat testowy przy użyciu przykładowego programu **amqsput**.

```
echo 'A test message' | amqsput QTEST QMGR
```

Odpowiedź systemu:

```
Sample AMQSPUT0 start  
target queue is QTEST  
Sample AMQSPUT0 end
```

4. Pobierz komunikat testowy za pomocą przykładowego programu **amqsget**.

```
amqsget QTEST QMGR
```

Odpowiedź systemu:

```
Sample AMQSGET0 start  
message A test message  
Wait 15 seconds ...  
no more messages  
Sample AMQSGET0 end
```

5. Zatrzymaj menedżer kolejek.

```
endmqm -i QMGR
```

Odpowiedź systemu:

```
IBM MQ queue manager 'QMGR' ending.  
IBM MQ queue manager 'QMGR' ended.
```


6. Usuń menedżer kolejek.

```
dltmqm QMGR
```

Odpowiedź systemu:

```
IBM MQ queue manager 'QMGR' deleted.
```

7. Usuń utworzone katalogi.

Wskazówka: Dodaj do komend opcję /Q , aby uniemożliwić usunięcie każdego pliku lub katalogu za pomocą komendy.

```
del /F /S C:\wmq\*.*
rmdir /S C:\wmq
```

Zadania pokrewne

Windows

Odczyt i zapis danych i plików dziennika autoryzowanych przez lokalną grupę mqm. Zadanie ilustruje sposób tworzenia menedżera kolejek z jego danymi i plikami dzienników przechowywanymi w dowolnym wybranym katalogu. Dostęp do plików jest chroniony przez lokalną grupę mqm . Katalog nie jest współużytkowany.

Linux

Tworzenie menedżera kolejek z wieloma instancjami w systemie Linux. W przykładzie przedstawiono sposób konfigurowania menedżera kolejek z wieloma instancjami w systemie Linux. Konfiguracja jest mała, aby zilustrować związane z tym pojęcia. Przykład jest oparty na systemie Linux Red Hat Enterprise 5. Kroki te różnią się na innych platformach UNIX .

O tym zadaniu

Przykład jest skonfigurowany na komputerze notebook o częstotliwości 2 GHz z 3 GB pamięci RAM uruchomionym Windows 7 z pakietem poprawek Service Pack 1. Dwa wirtualne maszyny VMware , Server1 i Server2, uruchom Linux Red Hat Enterprise 5 w 640 MB obrazów. Server1 udostępnia sieciowy system plików (NFS), dzienniki menedżera kolejek oraz instancję wysokiej dostępności. Nie jest to zwyczajowa procedura dla serwera NFS również w celu udostępniania jednej z instancji menedżera kolejek. Jest to proste uproszczenie przykładu. Serwer Server2 podłącza dzienniki menedżera kolejek Server1z instancją rezerwową. Klient MQI produktu WebSphere MQ jest zainstalowany na dodatkowym obrazie o wielkości 400 MB VMware , na którym działa produkt Windows 7 z pakietem poprawek Service Pack 1, i uruchamia przykładowe aplikacje wysokiej dostępności. Wszystkie maszyny wirtualne są konfigurowane jako część sieci tylko hosta VMware ze względów bezpieczeństwa.

Uwaga: Należy umieścić tylko dane menedżera kolejek na serwerze NFS . W systemie NFSza pomocą komendy mount należy użyć następujących trzech opcji, aby zapewnić bezpieczeństwo systemu:

- **noexec**
Użycie tej opcji powoduje, że pliki binarne są uruchamiane w systemie NFS, co uniemożliwia zdalnym użytkownikom uruchomienie niepożądanego kodu w systemie.
- **nosuid**
Użycie tej opcji uniemożliwia użycie bitów set-user-identifier i set-group-identifier, co uniemożliwia zdalnemu użytkownikowi uzyskanie wyższych uprawnień.
- **wezelek**
Użycie tej opcji powoduje zatrzymanie używania lub definiowania specjalnych urządzeń znakowych i blokowych, co zapobiega wydostaniu się przez użytkownika zdalnego z chropowego więzienia.

Procedura

1. Zaloguj się jako użytkownik root.

2. Zapoznaj się z Instalowanie produktu IBM MQ -przegląd i postępuj zgodnie z odpowiednim odsyłaczem, aby zainstalować produkt IBM MQ, utworzyć użytkownika i grupę mqm oraz zdefiniować /var/mqm.
3. Wykonaj czynność Weryfikowanie zachowania współużytkowanego systemu plików , aby sprawdzić, czy system plików obsługuje menedżery kolejek z wieloma instancjami.
4. W przypadku serwera Server1wykonaj następujący krok:
 - a. Utwórz katalogi dzienników i danych we wspólnym folderze, /MQHA, który ma być współużytkowany. Na przykład:
 - i) **mkdir** /MQHA
 - ii) **mkdir** /MQHA/logs
 - iii) **mkdir** /MQHA/qmgrs
5. W przypadku serwera Server2wykonaj następujący krok:
 - a. Utwórz folder /MQHA, aby podłączyć współużytkowany system plików. Ścieżka musi być taka sama, jak na serwerze Server1. Na przykład:
 - i) **mkdir** /MQHA
6. Upewnij się, że katalogi produktu MQHA należą do użytkownika i grupy mqm, a uprawnienia dostępu są ustawione na wartość rwx dla użytkownika i grupy. Na przykład **ls -al** wyświetla drwxrwxr-x mqm mqm 4096 Nov 27 14:38 MQDATA .
 - a. **chown -R** mqm:mqm /MQHA
 - b. **chmod -R** ug+rwx /MQHA
7. Utwórz menedżer kolejek, wprowadzając następującą komendę: **crtmqm -ld /MQHA/logs -md /MQHA/qmgrs QM1**
8. Dodawanie²/MQHA *(rw, sync, no_wdelay, fsid=0) do /etc/exports
9. W przypadku serwera Server1wykonaj następujące kroki:
 - a. Uruchom demon NFS : */etc/init.d/* **nfs** start
 - b. Skopiuj szczegóły konfiguracji menedżera kolejek z Server1:

```
dspmqlnf -o command QM1
```

i skopiuj wynik do schowka:

```
addmqinf -s QueueManager
-v Name=QM1
-v Directory=QM1
-v Prefix=/var/mqm
-v DataPath=/MQHA/qmgrs/QM1
```

10. W przypadku serwera Server2wykonaj następujące kroki:
 - a. Podłącz wyeksportowany system plików /MQHA , wprowadzając następującą komendę: **mount -t nfs4 -o hard,intr Server1:/ /MQHA**
 - b. Wklej komendę konfiguracji menedżera kolejek do serwera Server2:

```
addmqinf -s QueueManager
-v Name=QM1
-v Directory=QM1
-v Prefix=/var/mqm
-v DataPath=/MQHA/qmgrs/QM1
```

11. Uruchom instancje menedżera kolejek, w dowolnej kolejności, z parametrem-x : **strmqm -x** QM1.

² Program ' * ' umożliwia wszystkim maszynom, które mogą osiągnąć tę jedną montę /MQHA, do odczytu/zapisu. Ogranicz dostęp do komputera produkcyjnego.

Komenda używana do uruchamiania instancji menedżera kolejek musi być uruchomiona z tej samej instalacji produktu IBM MQ , co komenda **addmqinf** . Aby uruchomić i zatrzymać menedżer kolejek z innej instalacji, należy najpierw skonfigurować instalację powiązaną z menedżerem kolejek przy użyciu komendy **setmqm** . Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [setmqm](#).

Linux Weryfikowanie menedżera kolejek z wieloma instancjami w systemie Linux

W celu zweryfikowania konfiguracji menedżera kolejek z wieloma instancjami należy użyć przykładowych programów **amqsgbac**, **amqsphac** i **amqsmhac** . W tej sekcji przedstawiono przykładową konfigurację w celu zweryfikowania konfiguracji menedżera kolejek z wieloma instancjami w systemie Linux Red Hat Enterprise 5.

Programy przykładowe o wysokiej dostępności korzystają z automatycznego ponownego nawiązywania połączenia z klientem. Jeśli połączony menedżer kolejek nie powiedzie się, klient podejmie próbę ponownego nawiązania połączenia z menedżerem kolejek w tej samej grupie menedżerów kolejek. Opis przykładów [przykładowych programów o wysokiej dostępności](#) demonstrowa ponowne połączenie klienta przy użyciu menedżera kolejek z jedną instancją w celu uproszczenia. Tych samych przykładów można użyć z menedżerami kolejek z wieloma instancjami, aby zweryfikować konfigurację menedżera kolejek z wieloma instancjami.

W tym przykładzie jest używana konfiguracja z wieloma instancjami opisana w sekcji [“Tworzenie menedżera kolejek z wieloma instancjami w systemie Linux”](#) na stronie 533. Użyj tej konfiguracji, aby sprawdzić, czy menedżer kolejek z wieloma instancjami przełącza się do instancji rezerwowej. Zatrzymaj menedżer kolejek za pomocą komendy **endmqm** , a następnie użyj opcji **-s**, przełączając się na przełączenie. Programy klienckie ponownie nawiązują połączenie z nową instancją menedżera kolejek i kontynuują pracę z nową instancją po nieznacznym opóźnieniu.

W tym przykładzie klient jest uruchomiony w systemie Windows 7 z pakietem Service Pack 1. System obsługuje dwa serwery VMware Linux , na których uruchomiony jest menedżer kolejek z wieloma instancjami.

Sprawdzanie przełączenia awaryjnego za pomocą IBM MQ Explorer

Przed użyciem przykładowych aplikacji w celu zweryfikowania przełączenia awaryjnego należy uruchomić serwer IBM MQ Explorer na każdym serwerze. Dodaj obie instancje menedżera kolejek do każdego eksploratora, korzystając z kreatora **Dodaj zdalny menedżer kolejek > Połącz bezpośrednio z menedżerem kolejek z wieloma instancjami** . Upewnij się, że obie instancje są uruchomione, zezwalając na gotowość. Zamknij okno, w którym działa obraz VMware z aktywną instancją, wirtualnie wyłączając serwer lub zatrzymaj aktywną instancję, umożliwiając przełączenie na instancję rezerwową.

Uwaga: Jeśli wyłączono zasilanie serwera, upewnij się, że nie jest to serwer udostępniający produkt / MQHA !

Uwaga: Opcja **Zezwalaj na przełączenie do instancji rezerwowej** może nie być dostępna w oknie dialogowym **Zatrzymaj menedżer kolejek** . Brak opcji, ponieważ menedżer kolejek jest uruchomiony jako menedżer kolejek z pojedynczą instancją. Należy go uruchomić bez opcji **Permit a standby instance** . Jeśli żądanie zatrzymania menedżera kolejek zostało odrzucone, należy sprawdzić okno **Szczegóły** , ponieważ prawdopodobnie nie jest uruchomiona żadna instancja rezerwowa.

Sprawdzanie przełączenia awaryjnego przy użyciu przykładowych programów

Wybierz serwer, na którym ma być uruchamiana aktywna instancja

Być może wybrano jeden z serwerów do udostępniania katalogu lub systemu plików MQHA . Jeśli planowane jest przetestowanie przełączenia awaryjnego przez zamknięcie okna VMware , na którym działa aktywny serwer, upewnij się, że nie jest on hostem, na którym znajduje się produkt MQHA !

Na serwerze, na którym działa aktywna instancja menedżera kolejek

Uwaga: Uruchomienie kanału SVRCONN z MCAUSER ustawionym na mqmjest wygodą, aby zmniejszyć liczbę kroków konfiguracji w tym przykładzie. Jeśli zostanie wybrany inny identyfikator użytkownika, a system jest ustawiony w inny sposób niż używany w tym przykładzie, mogą wystąpić problemy

z uprawnieniami dostępu. Nie należy używać produktu mqm jako MCAUSER w ujawnionym systemie, co może znacznie zagrozić bezpieczeństwu.

1. Zmodyfikuj pliki *ipaddr1* i *ipaddr2*, a następnie zapisz następujące komendy w programie */MQHA/hasamples.tst*.

```
DEFINE QLOCAL(SOURCE) REPLACE
DEFINE QLOCAL(TARGET) REPLACE
DEFINE CHANNEL(CHANNEL1) CHLTYPE(SVRCONN) TRPTYPE(TCP) +
MCAUSER('mqm') REPLACE
DEFINE CHANNEL(CHANNEL1) CHLTYPE(CLNTCONN) TRPTYPE(TCP) +
CONNNAME(' ipaddr1 (1414), ipaddr2
(1414)') QMNAME(QM1) REPLACE
START CHANNEL(CHANNEL1)
DEFINE LISTENER(LISTENER.TCP) TRPTYPE(TCP) CONTROL(QMGR)
DISPLAY LISTENER(LISTENER.TCP) CONTROL
START LISTENER(LISTENER.TCP)
DISPLAY LSSTATUS(LISTENER.TCP) STATUS
```

2. Otwórz okno terminalu ze ścieżką */MQHA* i uruchom następującą komendę:

```
runmqsc -m QM1 < hasamples.tst
```

3. Sprawdź, czy nasłuchiwanie jest uruchomione i czy ma on kontrolę menedżera kolejek, czy to przez sprawdzenie danych wyjściowych komendy **runmqsc**.

```
LISTENER(LISTENER.TCP)CONTROL(QMGR)
LISTENER(LISTENER.TCP)STATUS(RUNNING)
```

Można też użyć IBM MQ Explorer, na którym uruchomiony jest program nasłuchujący TCPIP, i ma `Control = Queue Manager`.

Na kliencie

1. Skopiuj tabelę połączeń klienta *AMQCLCHL.TAB* z */MQHA/qmgrs/QM1.000/@ipcc* na serwerze do *C:* na kliencie.
2. Otwórz wiersz komend ze ścieżką *C:* i ustaw zmienną środowiskową *MQCHLLIB* tak, aby wskazywała na tabelę definicji kanału klienta (*CCDT*)

```
SET MQCHLLIB=C:\
```

3. W wierszu komend wpisz komendy:

```
start amqsgnac TARGET QM1
start amqsmnac -s SOURCE -t TARGET -m QM1
start amqspnac SOURCE QM1
```

Na serwerze, na którym działa aktywna instancja menedżera kolejek

1. Albo:
 - Zamknij okno, w którym działa obraz VMware z aktywną instancją serwera.
 - Za pomocą konsoli IBM MQ Explorerzatrzymaj instancję aktywnego menedżera kolejek, umożliwiając przełączenie na instancję rezerwową i poinstruuuj, aby klienci z możliwością ponownego połączenia nawiązali ponownie połączenie.
2. Trzy klienci w końcu wykrywają zerwane połączenie, a następnie ponownie nawiąże połączenie. W tej konfiguracji, jeśli zamkniesz okno serwera, trwa około siedmiu minut dla wszystkich trzech połączeń, które mają zostać ponownie nawiązane. Niektóre połączenia są dobrze ugrunowane przed innymi.

Wyniki

```
N:\>amqspshac SOURCE QM1
Sample AMQSPHAC start
target queue is SOURCE
message Message 1
message Message 2
message Message 3
message Message 4
message Message 5
17:05:25 : EVENT : Connection Reconnecting (Delay: 0ms)
17:05:47 : EVENT : Connection Reconnecting (Delay: 0ms)
17:05:52 : EVENT : Connection Reconnected
message Message 6
message Message 7
message Message 8
message Message 9
```

```
N:\>amqsmhac -s SOURCE -t TARGET -m QM1
Sample AMQSMHA0 start

17:05:25 : EVENT : Connection Reconnecting (Delay: 97ms)
17:05:48 : EVENT : Connection Reconnecting (Delay: 0ms)
17:05:53 : EVENT : Connection Reconnected
```

```
N:\>amqsgshac TARGET QM1
Sample AMQSGHAC start
message Message 1
message Message 2
message Message 3
message Message 4
message Message 5
17:05:25 : EVENT : Connection Reconnecting (Delay: 156ms)
17:05:47 : EVENT : Connection Reconnecting (Delay: 0ms)
17:05:52 : EVENT : Connection Reconnected
message Message 6
message Message 7
message Message 8
message Message 9
```

Multi

Usuwanie menedżera kolejek z wieloma instancjami

W przypadku wielu platform, aby całkowicie usunąć menedżer kolejek z wieloma instancjami, należy użyć komendy **dltmqm** w celu usunięcia menedżera kolejek, a następnie usunąć instancje z innych serwerów za pomocą komend **rmvmqinf** lub **dltmqm**.

Uruchom komendę **dltmqm**, aby usunąć menedżera kolejek, który ma instancje zdefiniowane na innych serwerach, na dowolnym serwerze, na którym zdefiniowano ten menedżer kolejek. Nie ma potrzeby uruchamiania komendy **dltmqm** na tym samym serwerze, na którym został on utworzony. Następnie uruchom komendę **rmvmqinf** lub **dltmqm** na wszystkich innych serwerach, które mają definicję menedżera kolejek.

Menedżer kolejek można usunąć tylko wtedy, gdy jest zatrzymany. Podczas usuwania nie są uruchomione żadne instancje, a menedżer kolejek, ściśle mówiąc, nie jest ani jednym, ani wieloma instancjami menedżera kolejek. Jest to po prostu menedżer kolejek, który ma swoje dane menedżera kolejek i dzienniki w zdalnym zasobie współużytkowanym. Po usunięciu menedżera kolejek jego dane menedżera kolejek i dzienniki są usuwane, a sekcja menedżera kolejek jest usuwana z pliku `mqm.ini` na serwerze, na którym została wydana komenda **dltmqm**. Po usunięciu menedżera kolejek konieczne jest uzyskanie dostępu do współużytkowanego zasobu sieciowego zawierającego dane menedżera kolejek i dzienniki.

Na innych serwerach, na których wcześniej utworzono instancje menedżera kolejek, znajdują się również wpisy w plikach `mqm.ini` na tych serwerach. Należy odwiedzić każdy serwer z kolei, a następnie usunąć sekcję menedżera kolejek, uruchamiając komendę **rmvmqinf** *Nazwa sekcji menedżera kolejek*.

W systemach UNIX and Linux , jeśli wspólny plik `mq.s.ini` został umieszczony w pamięci masowej sieci i odwołuje się do niego ze wszystkich serwerów przez ustawienie zmiennej środowiskowej `AMQ_MQS_INI_LOCATION` na każdym serwerze, należy usunąć menedżer kolejek z tylko jednego z serwerów, ponieważ istnieje tylko jeden plik `mq.s.ini` do zaktualizowania.

Przykład

Pierwszy serwer

`dltmqm QM1`

Inne serwery, w których zdefiniowano instancje

`rmvmqinf QM1` lub

`dltmqm QM1`

Uruchamianie i zatrzymywanie menedżera kolejek z wieloma instancjami

Uruchamianie i zatrzymywanie menedżera kolejek skonfigurowanego na platformie Multiplatforms jako pojedyncza instancja lub menedżer kolejek z wieloma instancjami.

Po zdefiniowaniu menedżera kolejek z wieloma instancjami na parze serwerów można uruchomić menedżer kolejek na każdym serwerze, albo jako menedżer kolejek z pojedynczą instancją, albo jako menedżer kolejek z wieloma instancjami.

Aby uruchomić menedżer kolejek z wieloma instancjami, należy uruchomić menedżer kolejek na jednym z serwerów za pomocą komendy `strmqm -x QM1`. Opcja `-x` umożliwia przełączenie awaryjne instancji do instancji. Staje się ona *aktywną instancją*. Uruchom instancję rezerwową na innym serwerze, używając tej samej komendy `strmqm -x QM1`; opcja `-x` umożliwia uruchomienie instancji jako rezerwowej.

Menedżer kolejek jest teraz uruchomiony z jedną aktywną instancją, która przetwarza wszystkie żądania, oraz instancją rezerwową, która jest gotowa do przejęcia, jeśli aktywna instancja nie powiedzie się. Aktywna instancja jest nadawana wyłącznym dostępem do danych i dzienników menedżera kolejek. Rezerwowy oczekuje na przyznanie wyłącznego dostępu do danych i dzienników menedżera kolejek. Gdy rezerwowy dostęp ma wyłączny dostęp, staje się ona aktywną instancją.

Można również ręcznie przełączać sterowanie do instancji rezerwowej, wydając komendę `endmqm -s` w aktywnej instancji. Komenda `endmqm -s` zamyka aktywną instancję bez wyłączania rezerwowej bazy danych. Wyłączna blokada dostępu do danych i dzienników menedżera kolejek została zwolniona, a rezerwowa baza danych przejmuje tę blokadę.

Można również uruchomić i zatrzymać menedżer kolejek skonfigurowany z wieloma instancjami na różnych serwerach jako pojedynczy menedżer kolejek instancji. Jeśli menedżer kolejek zostanie uruchomiony bez użycia opcji `-x` w komendzie `strmqm`, instancje menedżera kolejek skonfigurowanego na innych komputerach nie mogą być uruchamiane jako instancje rezerwowe. W przypadku próby uruchomienia innej instancji odebranie odpowiedzi, że instancja menedżera kolejek nie jest dozwolona, jest uruchamiana jako rezerwowa.

Jeśli aktywna instancja menedżera kolejek z wieloma instancjami zostanie zatrzymana za pomocą komendy `endmqm` bez opcji `-s`, to instancje aktywne i rezerwowe zostaną zatrzymane. Jeśli instancja rezerwowa zostanie zatrzymana za pomocą komendy `endmqm` z opcją `-x`, oznacza to, że przestaje być rezerwową, a aktywna instancja będzie kontynuowana. Nie można wprowadzić `endmqm` bez opcji `-x` w trybie gotowości.

W tym samym czasie mogą być uruchamiane tylko dwie instancje menedżera kolejek. Jeden jest instancją aktywną, a drugi-instancją rezerwową. Jeśli dwie instancje zostaną uruchomione w tym samym czasie, produkt IBM MQ nie będzie miał kontroli nad tym, która instancja stanie się aktywną instancją. Jest ona określana przez system plików sieciowych. Pierwsza instancja, która uzyska wyłączny dostęp do danych menedżera kolejek, staje się instancją aktywną.

Uwaga: Przed zrestartowaniem menedżera kolejek, który uległ awarii, należy odłączyć aplikacje od tej instancji menedżera kolejek. Jeśli nie, menedżer kolejek może nie zostać zrestartowany poprawnie.

Multi **Współużytkowany system plików**

W przypadku platform Multiplatforms menedżer kolejek z wieloma instancjami używa sieciowego systemu plików do zarządzania instancjami menedżera kolejek.

Menedżer kolejek z wieloma instancjami automatyzuje przełączanie awaryjne przy użyciu kombinacji blokad systemu plików oraz danych i dzienników współużytkowanych menedżerów kolejek. Tylko jedna instancja menedżera kolejek może mieć wyłączny dostęp do danych i dzienników współużytkowanych menedżerów kolejek. Gdy uzyska dostęp, staje się ona aktywną instancją. Inna instancja, która nie może uzyskać dostępu na wyłączność, czeka jako instancja rezerwowa, dopóki dane menedżera kolejek i dzienniki nie staną się dostępne.

Sieciowy system plików jest odpowiedzialny za zwolnienie blokad, które posiada dla aktywnej instancji menedżera kolejek. Jeśli aktywna instancja nie powiedzie się w jakiś sposób, sieciowy system plików zwalnia blokady, które jest wstrzymane dla aktywnej instancji. Gdy tylko blokada na wyłączność zostanie zwolniona, rezerwowy menedżer kolejek oczekuje na próby uzyskania blokady przez blokadę. Jeśli operacja powiedzie się, staje się ona aktywną instancją i ma wyłączny dostęp do danych menedżera kolejek i dzienników w systemie plików współużytkowanych. Następnie zaczyna się od początku.

Temat pokrewny [Obsługa systemu plików planowania](#) opisuje sposób konfigurowania i sprawdzania, czy system plików obsługuje menedżery kolejek z wieloma instancjami.

Menedżer kolejek z wieloma instancjami nie chroni użytkownika przed awarią w systemie plików. Istnieje wiele sposobów ochrony danych.

- Inwestuj w niezawodną pamięć masową, taką jak nadmiarowe macierze dyskowe (RAID), i włącz je w sieciowy system plików, który ma odporność sieci.
- Utwórz kopię zapasową dzienników liniowych produktu IBM MQ na nośniku alternatywnym, a jeśli podstawowe nośniki dziennika nie powiodą się, należy odtworzyć dane za pomocą dzienników znajdujących się na nośniku alternatywnym. Aby administrować tym procesem, można użyć zapasowego menedżera kolejek.

Multi **Wiele instancji menedżera kolejek**

Menedżer kolejek z wieloma instancjami jest odporny na awarię, ponieważ używa rezerwowej instancji menedżera kolejek do odtwarzania dostępności menedżera kolejek po awarii.

Replikowanie instancji menedżera kolejek jest bardzo skutecznym sposobem na zwiększenie dostępności procesów menedżera kolejek. Korzystając z prostego modelu dostępności, wyłącznie na potrzeby ilustracji: jeśli niezawodność jednej instancji menedżera kolejek wynosi 99% (w ciągu jednego roku, łączny czas przestoju wynosi 3.65 dni), to dodanie kolejnej instancji menedżera kolejek zwiększa dostępność do 99.99% (w ciągu jednego roku, skumulowany czas przestoju około godziny).

Jest to zbyt prosty model, który pozwala na praktyczne szacowanie dostępności. Aby modelować dostępność realistycznie, należy zebrać statystyki dla średniego czasu między awariami (MTBF) a średnim czasem do naprawy (MTTR) oraz prawdopodobieństwem rozkładu czasu między awariami a czasem naprawy.

Termin, menedżer kolejek o wielu instancjach, odnosi się do kombinacji aktywnych i rezerwowych instancji menedżera kolejek, które współużytkują dane menedżera kolejek i dzienniki. Menedżery kolejek o wielu instancjach chronią użytkownika przed awarią procesów menedżera kolejek przez to, że jedna instancja menedżera kolejek jest aktywna na jednym serwerze, a inna instancja menedżera kolejek w trybie gotowości na innym serwerze, gotowa do automatycznego przejadania, powinna zakończyć się niepowodzeniem instancji aktywnej.

Multi **Przełączenie awaryjne lub przełączenie**

Instancja rezerwowej menedżera kolejek przejmuje aktywną instancję na żądanie (przełączenie) lub gdy aktywna instancja nie powiedzie się (przełączenie awaryjne).

- *Przełączenie* jest wykonywane, gdy instancja rezerwowa jest uruchamiana w odpowiedzi na komendę **endmqm -s**, która jest uruchamiana dla aktywnej instancji menedżera kolejek. Można określić parametry **endmqm -c**, **-i** lub **-p**, aby określić, jak nagle zatrzymano menedżer kolejek.

Uwaga: Przełączenie ma miejsce tylko wtedy, gdy instancja rezerwowego menedżera kolejek jest już uruchomiona. Komenda **endmqm** -s zwalnia blokadę aktywnego menedżera kolejek i umożliwia przełączenie: nie uruchamia rezerwowej instancji menedżera kolejek.

- *Przełączenie awaryjne* występuje, gdy blokada danych menedżera kolejek znajdujących się w posiadaniu aktywnej instancji jest zwolniona, ponieważ wystąpiła nieoczekiwane zatrzymanie instancji (czyli bez komendy **endmqm**, która została wydana).

Gdy instancja rezerwowa przejmuje funkcję aktywnej instancji, zapisuje komunikat w dzienniku błędów menedżera kolejek.

Klienci z możliwością ponownego połączenia są automatycznie wznawiane, gdy menedżer kolejek ulegnie awarii lub przełącza się. Nie ma potrzeby dotychczas opcji `-x` do komendy **endmqm**, aby zażądać ponownego nawiązania połączenia z klientem. Automatyczne ponowne nawiązywanie połączenia przez klient nie jest obsługiwane przez produkt IBM MQ classes for Java.

Jeśli nie można zrestartować instancji, która zakończyła się niepowodzeniem, mimo że nastąpiło przełączenie awaryjne i instancja rezerwowa stała się aktywna, należy sprawdzić, czy aplikacje połączone lokalnie z instancją zakończoną niepowodzeniem zostały odłączone od instancji, której wykonanie nie powiodło się.

Lokalnie połączone aplikacje muszą kończyć się lub rozłączyć się z instancją menedżera kolejek, która się nie powiodła, aby instancja zakończyła się niepowodzeniem. Wszystkie lokalnie połączone aplikacje korzystające z powiązań współużytkowanych (jest to ustawienie domyślne), które są wstrzymane do połączenia z aktem instancji zakończonych niepowodzeniem, aby zapobiec restartowaniu instancji.

Jeśli nie można zakończyć aplikacji połączonych lokalnie, lub upewnić się, że nie są one rozłączane w przypadku niepowodzenia lokalnej instancji menedżera kolejek, należy rozważyć użycie izolowanych powiązań. Lokalnie połączone aplikacje korzystające z izolowanych powiązań nie uniemożliwiają ponownego uruchomienia lokalnej instancji menedżera kolejek, nawet jeśli nie są one rozłączane.

Ponowne połączenie kanału i klienta

Ponowne połączenie kanału i klienta jest niezbędnym elementem odtwarzania przetwarzania komunikatów po aktywowaniu instancji rezerwowej menedżera kolejek.

Instancje menedżera kolejek z wieloma instancjami są instalowane na serwerach o różnych adresach sieciowych. Konieczne jest skonfigurowanie kanałów i klientów produktu IBM MQ z informacjami o połączeniu dla wszystkich instancji menedżera kolejek. Gdy rezerwowa baza danych przejmuje, klienci i kanały są automatycznie ponownie połączone z nowo aktywną instancją menedżera kolejek pod nowym adresem sieciowym. Automatyczne ponowne nawiązywanie połączenia przez klient nie jest obsługiwane przez produkt IBM MQ classes for Java.

Projektowanie jest inne niż w przypadku środowisk o wysokiej dostępności, takich jak praca typu HA-CMP. Komponent HA-CMP udostępnia wirtualny adres IP dla klastra, a następnie przekazuje adres do aktywnego serwera. Ponowne połączenie IBM MQ nie zmienia ani nie przekierowuje adresów IP. To działa poprzez ponowne łączenie z użyciem adresów sieciowych zdefiniowanych w definicjach kanałów i połączeniach klientów. Administrator musi zdefiniować adresy sieciowe w definicjach kanałów i połączeniach klientów ze wszystkimi instancjami dowolnego menedżera kolejek z wieloma instancjami. Najlepszym sposobem skonfigurowania adresów sieciowych do menedżera kolejek z wieloma instancjami zależy od tego, czy jest to połączenie:

Kanały menedżera kolejek

Atrybut **CONNNAME** kanałów jest rozdzielaną przecinkami listą nazw połączeń, na przykład **CONNNAME ('127.0.0.1(1234), 192.0.2.0(4321)')**. Połączenia są wypróbowane w kolejności określonej na liście połączeń, dopóki połączenie nie zostanie pomyślnie nawiązane. Jeśli żadne połączenie nie powiedzie się, kanał próbuje ponownie nawiązać połączenie.

Kanały klastra

Zwykle do wykonywania pracy menedżerów kolejek z wieloma instancjami w klastrze nie jest wymagana żadna dodatkowa konfiguracja.

Jeśli menedżer kolejek łączy się z menedżerem kolejek repozytorium, repozytorium wykryło adres sieciowy menedżera kolejek. Odwołuje się on do parametru CONNAME kanału CLUSRCVR w menedżerze kolejek. W przypadku protokołu TCPIP menedżer kolejek automatycznie ustawia parametr CONNAME , jeśli go pominięto, lub konfiguruje je jako puste. Gdy instancja rezerwowa przejmuje jego adres IP, jego adres IP zastępuje adres IP poprzedniej aktywnej instancji jako CONNAME.

Jeśli jest to konieczne, można ręcznie skonfigurować parametr CONNAME z listą adresów sieciowych instancji menedżera kolejek.

Połączenia klienckie

Połączenia klienckie mogą korzystać z list połączeń lub grup menedżerów kolejek w celu wybrania alternatywnych połączeń. Klienci muszą być kompilowane w taki sposób, aby mogły działać z bibliotekami klienckim IBM WebSphere MQ 7.0.1 lub lepiej. Muszą one być połączone z co najmniej menedżerem kolejek produktu IBM WebSphere MQ 7.0.1 .

Po przełączeniu awaryjnym ponowne połączenie zajmuje trochę czasu. Menedżer kolejek rezerwowych musi zakończyć swój proces uruchamiania. Klienci, które zostały podłączone do menedżera kolejek zakończonych niepowodzeniem, muszą wykrywać awarię połączenia i uruchamiać nowe połączenie klienta. Jeśli nowe połączenie klienta wybierze rezerwowego menedżera kolejek, który stał się nowo aktywny, to klient zostanie ponownie połączony z tym samym menedżerem kolejek.

Jeśli klient znajduje się w środku wywołania MQI podczas ponownego nawiązania połączenia, musi tolerować wydłużony czas oczekiwania przed zakończeniem wywołania.

Jeśli niepowodzenie ma miejsce podczas przesyłania wsadowego w kanale komunikatów, zadanie wsadowe jest wycofywane i restartowane.

Przełączanie jest szybsze niż przełączanie się w przypadku niepowodzenia i trwa tylko tak długo, jak zatrzymanie jednej instancji menedżera kolejek i uruchamianie innego. W przypadku menedżera kolejek, który ma tylko kilka rekordów dziennika do powtórzenia, w najlepszym przełączeniu może zająć kilka sekund. Aby oszacować, jak długo trwa przełączenie awaryjne, należy dodać czas, jaki będzie potrzebny do wykrycia niepowodzenia. W najlepszym przypadku wykrywanie trwa 10 sekund, a może być kilka minut, w zależności od sieci i systemu plików.

Multi

Odtwarzanie aplikacji

Odtwarzanie aplikacji jest zautomatyzowaną kontynuacją przetwarzania aplikacji po przełączeniu awaryjnym. Odtwarzanie aplikacji po przełączeniu awaryjnym wymaga starannego projektowania. Niektóre aplikacje muszą mieć informacje o przełączeniu awaryjnym.

Celem odzyskiwania aplikacji jest, aby aplikacja mogła kontynuować przetwarzanie tylko z krótkim opóźnieniem. Przed kontynuowaniem nowego przetwarzania aplikacja musi wycofać się i ponownie wprowadzić jednostkę pracy, która była przetwarzana w czasie awarii.

Problem z odtwarzaniem aplikacji traci kontekst, który jest współużytkowany przez IBM MQ MQI client i menedżer kolejek, a następnie jest przechowywany w menedżerze kolejek. IBM MQ MQI client odtwarza większość kontekstu, ale istnieją części kontekstu, które nie mogą być niezawodnie odtworzone. W poniższych sekcjach opisano niektóre właściwości odtwarzania aplikacji oraz sposób, w jaki wpływają one na odtwarzanie aplikacji połączonych z menedżerem kolejek z wieloma instancjami.

transakcyjne przesyłanie komunikatów

Z perspektywy dostarczania komunikatów przełączenie awaryjne nie powoduje zmiany trwałych właściwości przesyłania komunikatów produktu IBM MQ . Jeśli komunikaty są trwałe i są poprawnie zarządzane w obrębie jednostek pracy, komunikaty nie zostaną utracone podczas przełączania awaryjnego.

Z punktu widzenia przetwarzania transakcji transakcje są wycofane lub zatwierdzone po przełączeniu awaryjnym.

Niezatwierdzone transakcje są wycofywane. Po przełączeniu awaryjnym aplikacja ponownie połączeniowa otrzymuje kod przyczyny produktu MQRC_BACKED_OUT , który wskazuje, że transakcja nie powiodła się. Następnie konieczne jest ponowne uruchomienie transakcji.

Zatwierdzone transakcje to transakcje, które osiągnęły drugą fazę transakcji zatwierdzania dwufazowego lub pojedynczej fazy (tylko wiadomości), które rozpoczęły się MQCMIT.

Jeśli menedżer kolejek jest koordynatorem transakcji, a program MQCMIT rozpoczął drugą fazę zatwierdzania dwufazowego przed awarią, transakcja zakończy się pomyślnie. Zakończenie jest wykonywane pod kontrolą menedżera kolejek i jest kontynuowane, gdy menedżer kolejek jest uruchomiony ponownie. W aplikacji reconnectable wywołanie MQCMIT kończy się normalnie.

W przypadku zatwierdzania jednofazowego, który obejmuje tylko komunikaty, transakcja, która uruchomiła przetwarzanie zatwierdzania, kończy się normalnie pod kontrolą menedżera kolejek po ponownym uruchomieniu. W przypadku aplikacji z możliwością ponownego połączenia program MQCMIT kończy działanie normalnie.

Klienci z możliwością ponownego połączenia mogą korzystać z transakcji jednofazowych pod kontrolą menedżera kolejek jako koordynatora transakcji. Rozszerzony klient transakcyjny nie obsługuje ponownego połączenia. Jeśli żądanie ponownego nawiązania połączenia jest nawiązane, gdy klient transakcyjny nawiązuje połączenie, połączenie powiedzie się, ale bez możliwości ponownego połączenia. Połączenie zachowuje się tak, jakby nie było możliwe do ponownego połączenia.

Restart lub wznowienie aplikacji

Przełączenie awaryjne przerywa aplikację. Po awarii aplikacja może zostać zrestartowana od początku lub może wznowić przetwarzanie po przerwaniu. Ten ostatni nosi nazwę *automatyczne ponowne połączenie klienta*. Automatyczne ponowne nawiązywanie połączenia przez klient nie jest obsługiwane przez produkt IBM MQ classes for Java.

Za pomocą aplikacji IBM MQ MQI client można ustawić opcję połączenia w celu automatycznego ponownego połączenia klienta. Dostępne opcje to MQCNO_RECONNECT lub MQCNO_RECONNECT_Q_MGR. Jeśli nie zostanie ustawiona żadna opcja, klient nie podejmie próby automatycznego ponownego nawiązania połączenia, a błąd menedżera kolejek zwróci wartość MQRC_CONNECTION_BROKEN do klienta. Klient może zaprojektować klienta, aby spróbować uruchomić nowe połączenie, wprowadzając nowe wywołanie MQCONN lub MQCONNX .

Programy serwera muszą zostać zrestartowane. Nie można ich automatycznie ponownie połączyć z menedżerem kolejek w punkcie, w którym były przetwarzane, gdy menedżer kolejek lub serwer nie powiodły się. Programy serwera IBM MQ zwykle nie są restartowane w rezerwowej instancji menedżera kolejek w przypadku niepowodzenia instancji menedżera kolejek z wieloma instancjami.

Program serwera IBM MQ można zautomatyzować w taki sposób, aby restartowany na serwerze rezerwowym na dwa sposoby:

1. Spakuj aplikację serwera jako usługę menedżera kolejek. Jest on restartowany, gdy rezerwowy menedżer kolejek zostanie zrestartowany.
2. Napisz własną logikę przełączania awaryjnego, wywołanej na przykład przez komunikat dziennika przełączania awaryjnego, który jest zapisywany przez rezerwową instancję menedżera kolejek po jego uruchomieniu. Po uruchomieniu instancji aplikacji konieczne jest wywołanie funkcji MQCONN lub MQCONNX po jej uruchomieniu w celu utworzenia połączenia z menedżerem kolejek.

Wykrywanie przełączenia awaryjnego

Niektóre aplikacje muszą mieć informacje o przełączeniu awaryjnym, inne nie. Należy wziąć pod uwagę te dwa przykłady.

1. Aplikacja przesyłania komunikatów, która pobiera lub odbiera komunikaty za pośrednictwem kanału przesyłania komunikatów, zwykle nie wymaga, aby menedżer kolejek na drugim końcu kanału był uruchomiony: nie ma to wpływu na to, czy menedżer kolejek na drugim końcu kanału jest restartowany w instancji rezerwowej.

2. Aplikacja IBM MQ MQI client przetwarza dane wejściowe komunikatów trwałych z jednej kolejki i umieszcza trwałe odpowiedzi komunikatów w innej kolejce jako część pojedynczej jednostki pracy: jeśli obsługuje kod przyczyny MQRC_BACKED_OUT z MQPUT, MQGET lub MQCMIT w punkcie synchronizacji, restartując jednostkę pracy, wówczas żadne komunikaty nie zostaną utracone. Dodatkowo aplikacja nie musi wykonywać żadnych specjalnych operacji przetwarzania w celu rozwiązania problemu z połączeniem.

Założmy jednak, że w drugim przykładzie aplikacja przegląda kolejkę, aby wybrać komunikat do przetworzenia za pomocą opcji MQGET (MQGMO_MSG_UNDER_CURSOR). Ponowne połączenie resetuje kursor przeglądania, a wywołanie MQGET nie zwraca poprawnego komunikatu. W tym przykładzie aplikacja musi być świadomym przetęciem awaryjnym. Dodatkowo, przed wystąpieniem kolejnego MQGET dla wiadomości pod kursorem, aplikacja musi przywrócić kursor przeglądania.

Utrata kursora przeglądania jest jednym z przykładów zmian kontekstu aplikacji po ponownym nawiązaniu połączenia. Inne przypadki są udokumentowane w podręczniku “Odtwarzanie automatycznie ponownie podłączonego klienta” na stronie 543.

Istnieją trzy alternatywne wzorce projektowe dla aplikacji IBM MQ MQI client po przetęciu awaryjnym. Tylko jedno z nich nie musi wykrywać przetęcia awaryjnego.

Brak ponownego połączenia

Na tym wzorcu aplikacja zatrzymuje wszystkie przetwarzanie na bieżącym połączeniu, gdy połączenie jest zerwane. Aby aplikacja mogła kontynuować przetwarzanie, musi nawiązać nowe połączenie z menedżerem kolejek. Aplikacja jest całkowicie odpowiedzialna za przesyłanie informacji o stanie, które wymaga kontynuowania przetwarzania w nowym połączeniu. Istniejące aplikacje klienckie, które ponownie nawiązują połączenie z menedżerem kolejek po utracie połączenia, są zapisywane w ten sposób.

Klient otrzymuje kod przyczyny, taki jak MQRC_CONNECTION_BROKEN lub MQRC_Q_MGR_NOT_AVAILABLE, z następnego wywołania MQI po utracie połączenia. Aplikacja musi odrzucić wszystkie informacje o stanie IBM MQ, takie jak uchwyt kolejek, i wprowadzić nowe połączenie MQCONN lub MQCONNX w celu nawiązania nowego połączenia, a następnie ponownie otworzyć obiekty produktu IBM MQ, które musi zostać przetworzone.

Domyślne zachowanie MQI jest przeznaczone dla uchwytu połączenia menedżera kolejek, aby stać się bezużyteczne po utracie połączenia z menedżerem kolejek. Wartość domyślna jest równoważna ustawieniu opcji MQCNO_RECONNECT_DISABLED w systemie MQCONNX, aby uniemożliwić ponowne połączenie aplikacji po przetęciu awaryjnym.

Tolerancja przetęcia awaryjnego

Zapisz aplikację w taki sposób, aby nie została ona zmieniona przez przetęcie awaryjne. Czasami ostrożna obsługa błędów jest wystarczająca, aby zająć się przetęciem awaryjnym.

Rozpoznaj ponownie połączenie

Zarejestruj procedurę obsługi zdarzeń MQCBT_EVENT_HANDLER za pomocą menedżera kolejek. Procedura obsługi zdarzeń jest księgowana za pomocą programu MQRC_RECONNECTING, gdy klient zaczyna próbować ponownie nawiązać połączenie z serwerem, a po pomyślnym ponownym połączeniu z serwerem MQRC_RECONNECTED. Następnie można uruchomić procedurę w celu ponownego ustanowienia przewidywalnego stanu, dzięki czemu aplikacja kliencka będzie mogła kontynuować przetwarzanie.

Odtwarzanie automatycznie ponownie podłączonego klienta

Przetęcie awaryjne jest zdarzeniem nieoczekiwanym, a dla automatycznie podłączanego klienta do pracy jako zaprojektowane konsekwencje ponownego połączenia muszą być przewidywalne.

Istotnym elementem przekręcania nieoczekiwanego niepowodzenia w przewidywalnym i niezawodnym odtwarzaniu jest korzystanie z transakcji.

W poprzedniej sekcji przedstawiono przykład “2” na stronie 543, który został nadany IBM MQ MQI client za pomocą transakcji lokalnej w celu skoordynowania produktów MQGET i MQPUT. Klient wysyła wywołanie produktu MQCMIT lub MQBACK w odpowiedzi na błąd MQRC_BACKED_OUT, a następnie

ponownie wprowadza transakcję wycofanej transakcji. Niepowodzenie menedżera kolejek powoduje, że transakcja jest wycofana, a zachowanie aplikacji klienckiej gwarantuje, że żadne transakcje nie są tracone, a komunikaty nie są tracone.

Nie wszystkie państwo programu jest zarządzane jako część transakcji, a zatem konsekwencje ponownego połączenia stają się trudniejsze do zrozumienia. Należy wiedzieć, w jaki sposób ponowne połączenie zmienia stan partycji IBM MQ MQI client w celu zaprojektowania aplikacji klienckiej w celu przetrwania przetwarzania awaryjnego menedżera kolejek.

Użytkownik może zdecydować się na zaprojektowanie aplikacji bez specjalnego kodu przetwarzania awaryjnego, podczas obsługi błędów ponownego połączenia z tą samą logiką, co inne błędy. Alternatywnie można uznać, że ponowne połączenie wymaga specjalnego przetwarzania błędów, a następnie zarejestrować procedurę obsługi zdarzeń za pomocą programu IBM MQ w celu uruchomienia procedury w celu obsługi przetwarzania awaryjnego. Procedura może obsługiwać samo przetwarzanie ponownego połączenia lub ustawić flagę, aby wskazać główny wątek programu, który w momencie wznowienia przetwarzania musi wykonać przetwarzanie odtwarzania.

Środowisko IBM MQ MQI client jest świadomym przetłaczaniem awaryjnym i odtwarza jak najwięcej kontekstu, co może, po ponownym połączeniu, poprzez przechowywanie niektórych informacji o stanie w kliencie i wydawanie dodatkowych wywołań MQI w imieniu aplikacji klienckiej w celu odtworzenia jej stanu IBM MQ. Na przykład uchwyt do obiektów, które były otwarte w punkcie awarii, są odtwarzane, a tymczasowe kolejki dynamiczne są otwierane z tą samą nazwą. Ale są zmiany, które są nieuniknione i potrzebujesz swojego projektu, aby poradzić sobie z tymi zmianami. Zmiany można podzielić na pięć rodzajów:

1. Nowe lub wcześniej nierozpoznane błędy są zwracane z wywołań MQI do momentu odtworzenia spójnego nowego stanu kontekstu przez program użytkowy.

Przykładem otrzymania nowego błędu jest kod powrotu MQRC_CONTEXT_NOT_AVAILABLE podczas próby przekazania kontekstu po zapisaniu kontekstu przed ponownym połączeniem. Po ponownym połączeniu nie można odtworzyć kontekstu, ponieważ kontekst zabezpieczeń nie jest przekazywany do nieautoryzowanego programu klienckiego. W tym celu należy pozwolić na uzyskanie przez złośliwy program aplikacji kontekstu zabezpieczeń.

Zwykle aplikacje obsługują często spotykane i przewidywalne błędy w sposób precyzyjnie zaprojektowany, a także zwalnia rzadkie błędy do ogólnego programu obsługi błędów. Procedura obsługi błędów może się rozłączyć z programem IBM MQ i ponownie nawiązać połączenie, a nawet zatrzymać program w ogóle. Aby zwiększyć ciągłość, może być konieczne rozwiązanie niektórych błędów w inny sposób.

2. Komunikaty nietrwałe mogą zostać utracone.
3. Transakcje są wycofywane.
4. Wywołania MQGET lub MQPUT używane poza punktem synchronizacji mogą zostać przerwane z ewentualną utratą komunikatu.
5. Błędy spowodowane czasem, z powodu wydłużenia czasu oczekiwania w wywołaniu MQI.

Niektóre szczegóły dotyczące utraconego kontekstu są wymienione w poniższej sekcji.

- Komunikaty nietrwałe są usuwane, o ile nie zostaną umieszczone w kolejce przy użyciu opcji NPMCLASS (HIGH), a awaria menedżera kolejek nie przerwała opcji zapisywania nietrwałych komunikatów podczas zamykania systemu.
- Subskrypcja nietrwała jest tracona, gdy połączenie jest zerwane. W przypadku ponownego nawiązania połączenia jest on ponownie ustanawiany. Należy rozważyć użycie trwałej subskrypcji.
- Okres oczekiwania na pobranie jest ponownie obliczany; jeśli jego limit zostanie przekroczony, zwraca wartość MQRC_NO_MSG_AVAILABLE. Podobnie, okres ważności subskrypcji jest ponownie obliczany w celu nadania tego samego całkowitego czasu utraty ważności.
- Pozycja kursora przeglądania w kolejce jest tracona; zwykle jest ona ponownie ustanawiana przed pierwszym komunikatem.
 - Wywołania programu MQGET, które określają parametr MQGMO_BROWSE_MSG_UNDER_CURSOR lub MQGMO_MSG_UNDER_CURSOR, nie powiodą się z kodem przyczyny MQRC_NO_MSG_AVAILABLE.

- Wiadomości zablokowane do przeglądania są odblokowane.
- Przeglądaj zaznaczone wiadomości z zasięgiem uchwytu są nieoznaczone i można je ponownie przeglądać.
- W większości przypadków nieoznaczone są oznaczone przez kooperatywnie oznaczone wiadomości.
- Kontekst zabezpieczeń został utracony. Próby użycia zapisanego kontekstu komunikatu, takie jak umieszczanie komunikatu przy użyciu komendy MQPMO_PASS_ALL_CONTEXT , kończą się niepowodzeniem z produktem MQRC_CONTEXT_NOT_AVAILABLE.
- Znaczniki komunikatów są tracone. Produkt MQGET korzystający ze znacznika komunikatu zwraca kod przyczyny MQRC_NO_MSG_AVAILABLE.

Uwaga: *MsgId* and *CorrelId*, as they are part of the message, are preserved with the message during failover, and so MQGET using *MsgId* or *CorrelId* work as expected.

- Komunikaty umieszczone w kolejce w punkcie synchronizacji w niezatwierdzonej transakcji nie są już dostępne.
- Przetwarzanie komunikatów w porządku logicznym lub w grupie komunikatów powoduje zwrócenie kodu powrotu produktu MQRC_RECONNECT_INCOMPATIBLE po ponownym nawiązaniu połączenia.
- Wywołanie MQI może zwrócić wartość MQRC_RECONNECT_FAILED , a nie bardziej ogólną wartość MQRC_CONNECTION_BROKEN , która jest zwykle odbierana przez klienty.
- Ponowne połączenie podczas wywołania MQPUT poza punktem synchronizacji zwraca wartość MQRC_CALL_INTERRUPTED , jeśli IBM MQ MQI client nie wie, czy komunikat został pomyślnie dostarczony do menedżera kolejek. Ponowne połączenie podczas MQCMIT działa podobnie.
- MQRC_CALL_INTERRUPTED jest zwracany-po pomyślnym ponownym nawiązaniu połączenia-jeśli produkt IBM MQ MQI client nie odebrał odpowiedzi od menedżera kolejek w celu wskazania powodzenia lub niepowodzenia
 - Dostarczanie trwałego komunikatu przy użyciu wywołania MQPUT poza punktem synchronizacji.
 - Dostarczanie trwałego komunikatu lub komunikatu z domyślną trwałością za pomocą wywołania MQPUT1 poza punktem synchronizacji.
 - Zatwierdzenie transakcji przy użyciu wywołania MQCMIT. Odpowiedź jest zawsze zwracana po pomyślnym ponownym nawiązaniu połączenia.
- Kanały są restartowane jako nowe instancje (mogą być również różnymi kanałami), a więc nie jest zachowywany żaden stan wyjścia kanału.
- Tymczasowe kolejki dynamiczne są odtwarzane w ramach procesu odtwarzania klientów z możliwością ponownego połączenia, które miały otwarte tymczasowe kolejki dynamiczne. Żadne komunikaty w tymczasowej kolejce dynamicznej nie są odtwarzane, ale aplikacje, które miały otwartą kolejkę lub pamiętały nazwę kolejki, są w stanie kontynuować przetwarzanie.

Istnieje możliwość, że jeśli kolejka jest używana przez aplikację inną niż ta, która ją utworzyła, może ona nie zostać szybko przywrócone, aby mogła być obecna przy następnym odwołaniu się do niej. Na przykład, jeśli klient tworzy tymczasową kolejkę dynamiczną jako kolejkę odpowiedzi, a komunikat odpowiedzi ma zostać umieszczony w kolejce przez kanał, kolejka może nie zostać odzyskana w czasie. W tym przypadku kanał zwykle umieszczany jest w kolejce niedostarczanych komunikatów.

Jeśli aplikacja kliencka z możliwością ponownego połączenia otwiera tymczasową kolejkę dynamiczną według nazwy (ponieważ inna aplikacja już ją utworzyła), to po ponownym nawiązaniu połączenia produkt IBM MQ MQI client nie może ponownie utworzyć tymczasowej kolejki dynamicznej, ponieważ nie ma modelu, z którego ma zostać utworzona tymczasowa kolejka dynamiczna. W przypadku interfejsu MQI tylko jedna aplikacja może otworzyć tymczasową kolejkę dynamiczną według modelu. Inne aplikacje, które chcą używać tymczasowej kolejki dynamicznej, muszą używać powiązań MQPUT1 lub powiązań serwera albo mogą spróbować ponownie nawiązać ponowne połączenie, jeśli nie powiedzie się.

Tylko komunikaty nietrwałe mogą być umieszczane w tymczasowej kolejce dynamicznej, a te komunikaty są tracone podczas przełączania awaryjnego; ta utrata jest prawdziwa dla komunikatów umieszczanych w tymczasowej kolejce dynamicznej za pomocą MQPUT1 podczas ponownego nawiązywania połączenia. Jeśli podczas operacji MQPUT1 wystąpi przełączenie awaryjne, komunikat ten

może nie zostać umieszczony, chociaż operacja MQPUT1 zakończy się powodzeniem. Jednym z obejść tego problemu jest użycie trwałych kolejek dynamicznych. Dowolna aplikacja powiązania serwera może otworzyć tymczasową kolejkę dynamiczną według nazwy, ponieważ nie jest ona możliwa do ponownego połączenia.

Multi **Odzyskiwanie danych i wysoka dostępność**

Rozwiązania wysokiej dostępności z wykorzystaniem menedżerów kolejek z wieloma instancjami muszą zawierać mechanizm odzyskiwania danych po awarii pamięci masowej.

Menedżer kolejek o wielu instancjach zwiększa dostępność procesów menedżera kolejek, ale nie dostępność innych komponentów, takich jak system plików, używany przez menedżer kolejek do przechowywania komunikatów i inne informacje.

Jednym ze sposobów zapewnienia wysokiej dostępności danych jest użycie sieciowej pamięci masowej odpornej na awarie. Można zbudować własne rozwiązanie za pomocą sieciowego systemu plików i elastycznego przechowywania danych, lub można kupić zintegrowane rozwiązanie. Aby połączyć odporność z odzyskiwaniem po awarii, dostępna jest asynchroniczna replikacja dysków, która umożliwia replikację dysków w dziesiątkach lub w setkach kilometrów.

Można skonfigurować sposób, w jaki różne katalogi produktu IBM MQ są odwzorowywane na nośnik pamięci masowej, aby jak najlepiej wykorzystać nośnik. W przypadku *wielu instancji* menedżerów kolejek istnieje istotna różnica między dwoma typami katalogów i plików produktu IBM MQ .

Katalogi, które muszą być współużytkowane przez instancje menedżera kolejek.

Informacje, które muszą być współużytkowane przez różne instancje menedżera kolejek, znajdują się w dwóch katalogach: w katalogach `qmgrs` i `logs` . Katalogi muszą znajdować się w współużytkowanym sieciowym systemie plików. Zaleca się użycie nośnika pamięci, który zapewnia stałą wysoką dostępność i doskonałą wydajność, ponieważ dane są stale zmieniane, ponieważ komunikaty są tworzone i usuwane.

Katalogi i pliki, które nie mają być współużytkowane przez instancje menedżera kolejek.

Niektóre inne katalogi nie muszą być współużytkowane przez inne instancje menedżera kolejek i są szybko odtwarzane za pomocą innych niż używane przez zapis lustrzany systemu plików.

- Pliki wykonywalne IBM MQ i katalog narzędzi. Zastąpienie przez reinstalację lub utworzenie kopii zapasowej i odtwarzanie z kopii zapasowej archiwum plików.
- Informacje o konfiguracji, które są modyfikowane dla całej instalacji. Informacje konfiguracyjne są zarządzane przez program IBM MQ, taki jak plik `mqsc.ini` w systemach Windows, UNIX and Linux lub część własnego zarządzania konfiguracją, na przykład skrypty konfiguracyjne produktu **MQSC** . Tworzenie kopii zapasowej i odtwarzanie z użyciem archiwum plików.
- Dane wyjściowe o zasięgu instalacji, takie jak dane śledzenia, dzienniki błędów i pliki FFDC. Pliki są zapisywane w podkatalogach `errors` i `trace` w domyślnym katalogu danych. Domyślnym katalogiem danych w systemach UNIX and Linux jest `/var/mqm`. W systemie Windows domyślnym katalogiem danych jest katalog instalacyjny produktu IBM MQ .

Za pomocą menedżera kolejek kopii zapasowych można również tworzyć regularne kopie zapasowe nośników z wieloma instancjami menedżera kolejek przy użyciu rejestrowania liniowego. Zapasowy menedżer kolejek nie zapewnia odtwarzania tak szybko, jak w przypadku systemu plików z kopią lustrzaną, i nie odzyskuje zmian od czasu utworzenia ostatniej kopii zapasowej. Mechanizm tworzenia kopii zapasowej menedżera kolejek jest bardziej odpowiedni do użycia w scenariuszach odtwarzania po awarii poza siedzibą przedsiębiorstwa niż odtwarzanie menedżera kolejek po nieudanej lokalizowanej awarii pamięci masowej.

Łączenie rozwiązań dostępności produktu IBM MQ

Aplikacje korzystają z innych możliwości produktu IBM MQ w celu zwiększenia dostępności. Menedżery kolejek z wieloma instancjami uzupełniają inne możliwości wysokiej dostępności.

IBM MQ Klastry zwiększają dostępność kolejki

Dostępność kolejki można zwiększyć, tworząc wiele definicji kolejki klastra. W tym celu należy utworzyć jedną z każdej kolejki w każdym menedżerze w klastrze.

Przypuśćmy, że element klastra nie powiedzie się, a następnie do kolejki klastra zostanie wysłany nowy komunikat. Jeśli komunikat *nie* ma przejść do menedżera kolejek, który uległ awarii, komunikat jest wysyłany do innego działającego menedżera kolejek w klastrze, który ma definicję kolejki.

Chociaż klastry znacznie zwiększają dostępność, istnieją dwa pokrewne scenariusze awarii, których wynikiem jest opóźnione komunikaty. Budowanie klastra z menedżerami kolejek z wieloma instancjami zmniejsza ryzyko opóźnienia komunikatu.

Marooned komunikaty

Jeśli menedżer kolejek w klastrze nie powiedzie się, żadne komunikaty, które mogą być kierowane do innych menedżerów kolejek w klastrze, nie będą kierowane do menedżera kolejek zakończonych niepowodzeniem. Komunikaty, które zostały już wysłane, są wysyłane do momentu zrestartowania menedżera kolejek, który uległ awarii.

Powinowactwa

Powinowactwo to termin używany do opisywania informacji współużytkowanych między dwoma oddzielnymi obliczeniami. Na przykład istnieje powinowactwo między aplikacją wysyłającą komunikat żądania do serwera i tą samą aplikacją, która oczekuje na przetworzenie odpowiedzi. Innym przykładem może być sekwencja komunikatów, przetwarzanie każdego komunikatu w zależności od poprzednich komunikatów.

Jeśli komunikaty są wysyłane do kolejek klastrowych, należy wziąć pod uwagę powinowactwo. Czy konieczne jest wysłanie kolejnych komunikatów do tego samego menedżera kolejek lub czy każdy komunikat może przejść do dowolnego elementu klastra?

Jeśli konieczne jest wysłanie komunikatów do tego samego menedżera kolejek w klastrze i nie powiedzie się, komunikaty będą czekać w kolejce transmisji nadawcy do czasu, aż menedżer kolejek klastra, który uległ awarii, będzie ponownie uruchomiony.

Jeśli klastrer jest skonfigurowany z menedżerami kolejek z wieloma instancjami, opóźnienie oczekiwania na zrestartowanie menedżera kolejek zakończonych niepowodzeniem jest ograniczone do kolejności minut lub po przejsowaniu przez rezerwową bazę danych. Gdy rezerwowa baza danych jest uruchomiona, komunikaty w trybie marooned wznawiają przetwarzanie, kanały do nowo aktywowanej instancji menedżera kolejek są uruchamiane, a komunikaty oczekujące w kolejkach transmisji zaczynają płynąć.

Możliwe jest skonfigurowanie klastra w celu wyeliminowania komunikatów opóźnionych przez menedżer kolejek zakończonych niepowodzeniem. W tym celu należy wdrożyć dwa różne menedżery kolejek na każdym serwerze w klastrze i określić, aby jeden z nich był aktywny, a drugi-jako instancja rezerwowa dla różnych menedżerów kolejek. Jest to konfiguracja aktywna w trybie gotowości, a jej dostępność zwiększa dostępność klastra.

Klastry nadal udostępniają dodatkowe elementy dostępności w celu uzupełnienia menedżerów kolejek z wieloma instancjami, a także zapewniają korzyści płynące ze zmniejszonej administracji i zwiększonej skalowalności. Klastry chronią przed innymi typami niepowodzeń, które mają wpływ zarówno na aktywne, jak i rezerwowe instancje menedżera kolejek.

Nieprzerwana usługa

Klastrer udostępnia nieprzerwaną usługę. Nowe komunikaty odebrane przez klastrer są wysyłane do aktywnych menedżerów kolejek, które mają zostać przetworzone. Nie należy polegać na menedżerze kolejek z wieloma instancjami, aby udostępnić nieprzerwaną usługę, ponieważ czas potrzebny na to, aby menedżer kolejek w trybie gotowości wykrył awarię i zakończył jego uruchamianie, a także dla kanałów, które mają być ponownie połączone, oraz dla partii komunikatów, które nie powiodły się, aby mogły zostać ponownie wprowadzone.

Zlokalizowane wyłączenie


Istnieją praktyczne ograniczenia dotyczące sposobu, w jaki mogą być dostępne serwery systemów aktywnych, rezerwowych i systemów plików, ponieważ muszą one współdziałać z szybkością milisekundy, aby zapewnić akceptowalną wydajność.

Klastrowe menedżery kolejek wymagają szybkości interakcji rzędu wielu sekund i mogą być geograficznie rozproszone w dowolnym miejscu na świecie.

Błąd operacyjny

Dzięki zastosowaniu dwóch różnych mechanizmów zwiększających dostępność zmniejszają się szanse na to, że błąd operacyjny, taki jak błąd ludzki, kompromituwizuje swoje działania w zakresie dostępności.

Grupy współużytkowania kolejek zwiększają dostępność przetwarzania komunikatów

 Grupy współużytkowania kolejek, udostępniane tylko w produkcie z/OS, umożliwiają grupie menedżerów kolejek współużytkowanie obsługi kolejki. Jeśli jeden menedżer kolejek nie powiedzie się, pozostałe menedżery kolejek będą kontynuować przetwarzanie wszystkich komunikatów w kolejce. Menedżery kolejek z wieloma instancjami nie są obsługiwane w produkcie z/OS i uzupełniają grupy współużytkowania kolejek tylko jako część szerszej architektury przesyłania komunikatów.

Klienci IBM MQ zwiększają dostępność aplikacji

Programy IBM MQ MQI client mogą łączyć się z różnymi menedżerami kolejek w grupie menedżera kolejek w oparciu o dostępność menedżera kolejek, wagi połączeń i powinowactwa. Uruchamiając aplikację na innym komputerze niż ta, na której jest uruchomiony menedżer kolejek, można poprawić ogólną dostępność rozwiązania tak długo, jak długo istnieje możliwość ponownego połączenia aplikacji, jeśli instancja menedżera kolejek, z którą jest połączona, nie powiedzie się.

Grupy menedżerów kolejek służą do zwiększania dostępności klientów przez odłączenie klienta od menedżera kolejek, który jest zatrzymany, a także ładowanie połączeń klienta z równoważeniem w grupie menedżerów kolejek, a nie na dystrybutora obciążenia IP. Aplikacja kliencka nie może mieć powinowactwa z menedżerem kolejek, który uległ awarii, na przykład zależność od konkretnej kolejki lub nie może wznowić przetwarzania.

Automatyczne ponowne połączenie klienta i menedżery kolejek z wieloma instancjami zwiększają dostępność klientów, rozwiązując pewne problemy z powinowactwem. Automatyczne ponowne nawiązywanie połączenia przez klient nie jest obsługiwane przez produkt IBM MQ classes for Java.

Można ustawić opcję MQCNO MQCNO_RECONNECT_Q_MGR, aby wymusić ponowne nawiązanie połączenia przez klienta z tym samym menedżerem kolejek:

1. Jeśli poprzednio połączony menedżer kolejek z pojedynczą instancją nie jest uruchomiony, połączenie jest wykonywane ponownie, dopóki menedżer kolejek nie zostanie uruchomiony ponownie.
2. Jeśli menedżer kolejek jest skonfigurowany jako menedżer kolejek z wieloma instancjami, klient ponownie łączy się z tą, która instancja jest aktywna.

Przez automatyczne ponowne łączenie z tym samym menedżerem kolejek wiele informacji o stanie, które menedżer kolejek był wstrzymany w imieniu klienta, takich jak otwarte kolejki i temat, do którego został on zasubskrybowany, są odtwarzane. Jeśli klient otworzył kolejkę odpowiedzi dynamicznej w celu odebrania odpowiedzi na żądanie, to połączenie z kolejką zwrotną również zostanie odtworzone.

Wysoka dostępność RDQM

RDQM (replikowany menedżer kolejek danych) jest rozwiązaniem wysokiej dostępności, które jest dostępne na platformach Linux .

Konfiguracja RDQM składa się z trzech serwerów skonfigurowanych w grupie wysokiej dostępności (HA), a każda z nich jest instancją menedżera kolejek. Jedną z instancji jest działający menedżer kolejek, który synchronicznie replikuje swoje dane do pozostałych dwóch instancji. Jeśli serwer, na którym działa ten menedżer kolejek, nie powiedzie się, inna instancja menedżera kolejek zostanie uruchomiona i będzie miała bieżące dane, z którymi będzie działać. Trzy instancje menedżera kolejek współużytkują zmienny adres IP, dlatego klienci muszą być skonfigurowane tylko za pomocą pojedynczego adresu IP. Tylko jedna instancja menedżera kolejek może być uruchomiona w dowolnym momencie, nawet jeśli grupa wysokiej dostępności zostanie podzielona na partycje z powodu problemów z siecią. Serwer, na którym

uruchomiony jest menedżer kolejek, jest znany jako "podstawowy", każdy z pozostałych dwóch serwerów jest znany jako "dodatkowy".

Trzy węzły są wykorzystywane do znacznego zmniejszenia możliwości rozwoju sytuacji rozpadu mózgu. W dwuwęzłowym systemie High Availability-mózg split-brain może wystąpić, gdy połączenie między dwoma węzłami jest uszkodzone. W przypadku braku połączenia oba węzły mogą jednocześnie uruchamiać menedżer kolejek, kumulując różne dane. Po odtworzeniu połączenia istnieją dwie różne wersje danych ("split-brain"), a interwencja ręczna jest wymagana w celu podjęcia decyzji o tym, które dane mają być zachowane, a które mają zostać usunięte.

Produkt RDQM używa trzech systemów węzłów z kworum, aby uniknąć sytuacji w rozstawie mózgu. Węzły, które mogą komunikować się z co najmniej jednym z pozostałych węzłów, tworzą kworum. Menedżery kolejek mogą być uruchamiane tylko w węźle, który ma kworum. Menedżer kolejek nie może być uruchomiony w węźle, który nie jest podłączony do co najmniej jednego innego węzła, dlatego nie może być nigdy uruchamiany w dwóch węzłach jednocześnie:


- Jeśli pojedynczy węzeł ulegnie awarii, menedżer kolejek może działać na jednym z dwóch pozostałych węzłów. Jeśli dwa węzły nie powiodą się, menedżer kolejek nie może zostać uruchomiony w pozostałym węźle, ponieważ węzeł nie ma kworum (pozostały węzeł nie może stwierdzić, czy pozostałe dwa węzły nie powiodły się lub są nadal uruchomione i utracono połączenie).
- Jeśli pojedynczy węzeł utraci połączenie, nie można uruchomić menedżera kolejek w tym węźle, ponieważ węzeł nie ma kworum. Menedżer kolejek może być uruchomiony na jednym z pozostałych dwóch węzłów, które mają kworum. Jeśli wszystkie węzły tracą połączenia, menedżer kolejek nie może działać na żadnym z węzłów, ponieważ żaden z węzłów nie ma kworum.

Uwaga: Produkt IBM MQ Console nie obsługuje replikowanych menedżerów kolejek danych. Programu IBM MQ Explorer można używać ze zreplikowanymi menedżerami kolejek danych, ale nie jest to wyświetlane informacje specyficzne dla opcji RDQM.

Konfiguracja grupy dla trzech węzłów jest obsługiwana przez Pacemaker. Replikacja między trzema węzłami jest obsługiwana przez DRBD. (Więcej informacji na temat Pacemaker i <https://docs.linbit.com/docs/users-guide-9.0/> zawiera sekcja <https://clusterlabs.org/pacemaker/>, aby uzyskać informacje na temat DRBD).


Użytkownik może utworzyć kopię zapasową zreplikowanych menedżerów kolejek danych, korzystając z procesu opisanego w sekcji "[Tworzenie kopii zapasowej danych menedżera kolejek](#)" na stronie 644. Zatrzymanie menedżera kolejek i utworzenie jego kopii zapasowej nie ma wpływu na monitorowanie węzła wykonywane przez konfigurację RDQM.

Na poniższym rysunku przedstawiono typowe wdrożenie z systemem RDQM działającym na każdym z trzech węzłów w grupie wysokiej dostępności.



Rysunek 81. Przykład grupy wysokiej dostępności z trzema RDQMs

Na następnym rysunku Node3 nie powiodło się, połączenia Pacemaker zostały utracone, a menedżer kolejek QM3 działa w węźle Node2.



Rysunek 82. Przykład po niepowodzeniu komendy node3

Uwaga: Gdy menedżery kolejek nie powiodą się do innego węzła, zachowują stan, jaki miał w przełączeniu awaryjnym. Uruchomione menedżery kolejek są uruchomione, menedżery kolejek, które zostały zatrzymane, pozostają zatrzymane.

Zadania pokrewne

[Instalowanie produktu RDQM \(replikowane menedżery kolejek danych\)](#)

[Aktualizowanie RDQM \(replikowane menedżery kolejek danych\)](#)

[Migracja replikowanych menedżerów kolejek danych](#)

Linux V 9.1.0 Wymagania dotyczące rozwiązania RDQM HA

Przed skonfigurowaniem grupy wysokiej dostępności produktu RDQM (HA) należy spełnić szereg wymagań.

Wymagania systemowe

Przed skonfigurowaniem grupy wysokiej dostępności produktu RDQM należy przeprowadzić konfigurację na każdym z trzech serwerów, które mają być częścią grupy wysokiej dostępności.

- Każdy węzeł wymaga grupy woluminów o nazwie `drbdpool`. Pamięć masowa dla każdego replikowanego menedżera kolejek danych jest przydzielana jako osobny wolumin logiczny dla każdego menedżera kolejek z tej grupy woluminów. W celu uzyskania najlepszej wydajności grupa woluminów powinna składać się z jednego lub większej liczby woluminów fizycznych odpowiadających wewnętrznymi dyskami dyskowymi (najlepiej SSD). Produkt `drbdpool` można utworzyć przed lub po zainstalowaniu rozwiązania RDQM HA, ale przed utworzeniem dowolnego obiektu RDQMs należy utworzyć produkt `drbdpool`. Sprawdź konfigurację grupy woluminów za pomocą komendy `vgs`. Otrzymany wynik powinien być podobny do poniższego:

```
VG          #PV #LV #SN Attr   VSize  VFree
drbdpool1  1   9   0 wz--n- <16.00g <7.00g
rhe1       1   2   0 wz--n- <15.00g  0
```

W szczególności sprawdź, czy w szóstej kolumnie atrybutów nie ma znaku c (to znaczy wz - - nc). c wskazuje, że technologia klastrowa jest włączona, a jeśli jest to konieczne, należy usunąć grupę woluminów i odtworzyć ją bez grupowania.

- Po utworzeniu grupy woluminów drbdpool nie należy wykonywać z nią żadnych innych czynności. Produkt IBM MQ zarządza woluminami logicznymi utworzonymi w produkcie drbdpool oraz w jaki sposób i w jaki sposób są one podłączone.
- Każdy węzeł wymaga maksymalnie trzech interfejsów, które są używane do konfigurowania obsługi produktu RDQM:
 - Podstawowy interfejs dla Pacemaker w celu monitorowania grupy wysokiej dostępności.
 - Alternatywny interfejs dla Pacemaker w celu monitorowania grupy wysokiej dostępności.
 - Interfejs dla synchronicznej replikacji danych, który jest znany jako interfejs replikacji. Powinno to mieć wystarczającą przepustowość do obsługi wymagań replikacji, biorąc pod uwagę oczekiwane obciążenie wszystkich replikowanych menedżerów kolejek danych działających w grupie wysokiej dostępności.

Grupę wysokiej dostępności można skonfigurować w taki sposób, aby ten sam adres IP był używany dla wszystkich trzech interfejsów, dla każdego interfejsu używany jest osobny adres IP lub ten sam adres IP jest używany dla podstawowego i alternatywnego i oddzielnego adresu IP dla interfejsu replikacji.

W przypadku maksymalnej odporności na błędy interfejsy te powinny być niezależnymi kartami sieciowymi (Network Interface Cards-NIC).

- DRBD wymaga, aby każdy węzeł w grupie wysokiej dostępności miał poprawną nazwę hosta internetowego (wartość zwracaną przez produkt `uname -n`), zgodnie z definicją w dokumencie RFC 952 zmienionym przez RFC 1123.
- Jeśli między węzłami w grupie wysokiej dostępności znajduje się zaporę firewall, firewall musi zezwalać na ruch między węzłami w zakresie portów. Dostępny jest przykładowy skrypt, `/opt/mqm/samp/rdqm/firewalld/configure.sh`, który otwiera niezbędne porty, jeśli używany jest standardowy firewall w systemie RHEL. Skrypt należy uruchomić jako `root`. Jeśli używany jest inny firewall, należy sprawdzić definicje usług `/usr/lib/firewalld/services/rdqm*`, aby sprawdzić, które porty muszą zostać otwarte.
- Jeśli w systemie jest używany system SELinux w trybie wymuszania, należy uruchomić następującą komendę:

```
semanage permissive -a drbd_t
```

Wymagania dotyczące sieci

Zaleca się, aby w tym samym centrum przetwarzania danych znaleźć trzy węzły w grupie wysokiej dostępności produktu RDQM.

Jeśli węzły znajdują się w różnych centrach przetwarzania danych, należy pamiętać o następujących ograniczeniach:

- Wydajność ulega szybkiemu pogorszeniu, co zwiększa opóźnienie między centrami przetwarzania danych. Mimo że firma IBM będzie obsługiwać opóźnienie o długości do 5 ms, może okazać się, że wydajność aplikacji nie może być większa niż 1 do 2 ms opóźnienia.
- Dane wysłane w ramach łącza replikacji nie podlegają dodatkowym szyfrowaniu poza tym, które mogą być używane w przypadku korzystania z produktu IBM MQ AMS.

Istnieje możliwość skonfigurowania sieciowego adresu IP, aby umożliwić klientowi korzystanie z tego samego adresu IP dla replikowanego menedżera kolejek danych (RDQM), niezależnie od tego, który węzeł w grupie wysokiej dostępności jest uruchomiony. Adres zmienny łączy się z nazwanym interfejsem fizycznym w węźle podstawowym dla RDQM. Jeśli działanie RDQM kończy się niepowodzeniem, a inny węzeł stanie się podstawowym, to zmienny adres IP jest powiązany z interfejsem o tej samej nazwie w nowym węźle podstawowym. Interfejsy fizyczne w trzech węzłach muszą mieć taką samą nazwę i należą do tej samej podsieci, co zmienny adres IP.

Wymagania użytkownika dotyczące konfigurowania klastra

Grupę wysokiej dostępności RDQM można skonfigurować jako użytkownik `root`. Jeśli nie ma potrzeby konfigurowania jako `root`, należy zamiast tego skonfigurować jako użytkownik w grupie `mqm`. Aby użytkownik produktu `mqm` skonfigurował klaster RDQM, należy spełnić następujące wymagania:

- Użytkownik produktu `mqm` musi mieć możliwość używania komendy `sudo` do uruchamiania komend na każdym z trzech serwerów, które tworzą grupę wysokiej dostępności produktu RDQM.
- Jeśli użytkownik produktu `mqm` może używać protokołu SSH bez hasła do uruchamiania komend na każdym z trzech serwerów, które tworzą grupę wysokiej dostępności RDQM, użytkownik musi uruchomić komendy tylko na jednym z serwerów.
- Jeśli dla użytkownika produktu `mqm` zostanie skonfigurowany protokół SSH bez hasła, ten użytkownik musi mieć ten sam identyfikator UID na wszystkich trzech serwerach.

Należy skonfigurować `sudo` tak, aby użytkownik produktu `mqm` mógł uruchamiać następujące komendy z uprawnieniami użytkownika `root`:

```
/opt/mqm/bin/crtmqm  
/opt/mqm/bin/dlrmqm  
/opt/mqm/bin/rdqmadm  
/opt/mqm/bin/rdqmstatus
```

Wymagania użytkownika dotyczące pracy z menedżerami kolejek

Aby utworzyć, usunąć lub skonfigurować replikowane menedżery kolejek danych (RDQMs), należy użyć ID użytkownika należącego zarówno do grupy `mqm`, jak i grupy `haclient` (grupa `haclient` jest tworzona podczas instalacji Pacemaker).

  *Konfigurowanie protokołu SSH bez hasła*

Protokół SSH bez hasła można skonfigurować w taki sposób, aby w jednym węźle w grupie wysokiej dostępności były potrzebne tylko komendy konfiguracji.

O tym zadaniu

Aby skonfigurować protokół SSH bez hasła, należy skonfigurować identyfikator `mqm` w każdym węźle, a następnie wygenerować klucz dla każdego węzła dla tego użytkownika. Następnie należy rozdzielić klucze na inne węzły i przetestować połączenie, aby dodać każdy węzeł do listy znanych hostów. W końcu zablokuj identyfikator `mqm`.

Uwaga: W instrukcjach założono, że użytkownik definiuje grupę wysokiej dostępności z odrębnymi interfejsami podstawowymi, alternatywnymi i replikacją, a zatem definiuje dostęp SSH bez hasła przez interfejsy podstawowe i alternatywne. Jeśli planowane jest skonfigurowanie systemu z pojedynczym adresem IP, należy zdefiniować dostęp SSH bez hasła przez ten jeden interfejs.

Procedura

1. W każdym z tych trzech węzłów wykonaj następujące kroki, aby skonfigurować użytkownika programu `mqm` i wygenerować klucz SSH:

- a) Zmień katalog główny produktu `mqm` na `/home/mqm`:

```
usermod -d /home/mqm mqm
```

- b) Utwórz katalog `/home/mqm`:

```
mkhomedir_helper mqm
```

- c) Dodaj hasło `mqm`:

```
passwd mqm
```

- d) Uruchom interaktywną powłokę jako `mqm`:


```
su mqm
```

e) Wygeneruj klucz uwierzytelniania mqm :

```
ssh-keygen -t rsa -f /home/mqm/.ssh/id_rsa -N ''
```

2. W każdym z trzech węzłów wykonaj następujące kroki, aby dodać klucz tego węzła do pozostałych dwóch węzłów i przetestować połączenia dla każdego węzła podstawowego i (jeśli jest używany) adresów alternatywnych:

a) Dodaj klucz do węzłów zdalnych

```
ssh-copy-id -i /home/mqm/.ssh/id_rsa.pub remote_node1_primary_address  
ssh-copy-id -i /home/mqm/.ssh/id_rsa.pub remote_node1_alternate_address  
ssh-copy-id -i /home/mqm/.ssh/id_rsa.pub remote_node2_primary_address  
ssh-copy-id -i /home/mqm/.ssh/id_rsa.pub remote_node2_alternate_address
```

b) Sprawdź hasło ssh bez hasła i zaktualizuj hosty known_hosts w przypadku węzłów zdalnych:

```
ssh remote_node1_primary_address uname -n  
ssh remote_node1_alternate_address uname -n  
ssh remote_node2_primary_address uname -n  
ssh remote_node2_alternate_address uname -n
```

Dla każdego połączenia użytkownik jest proszony o potwierdzenie, że ma być kontynuowane. Potwierdź każdego z nich, aby zaktualizować known_hosts. Przed podjęciem próby skonfigurowania grupy wysokiej dostępności przy użyciu protokołu SSH bez hasła należy wykonać następujące czynności.

c) Wyjdź z interaktywnej powłoki jako mqm:

```
exit
```

3. W każdym węźle, jako użytkownik root, wykonaj następujące kroki, aby usunąć hasło produktu mqm i zablokować identyfikator:

a) Usuń hasło mqm :

```
passwd -d mqm
```

b) Zablokuj mqm:

```
passwd -l mqm
```

4. W każdym węźle, jako użytkownik root, wykonaj następujące kroki, aby skonfigurować dostęp do sudo dla użytkownika produktu mqm :

a) Zmodyfikuj plik sudoers za pomocą komendy **visudo** :

```
visudo
```

b) Wyszukaj wiersz "**##** Allows people in group wheel to run all commands" i dodaj następujący tekst pod wierszem:

```
##mqm ALL=(ALL) ALL
```

c) Wyszukaj wiersz "**##** Same thing without a password" i dodaj następujący tekst pod wierszem:

```
%mqm ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL
```

Definiowanie klastra Pacemaker (grupa wysokiej dostępności)

Grupa wysokiej dostępności to klastr Pacemaker . Klastr Pacemaker należy zdefiniować, edytując plik `/var/mqm/rdqm.ini` , a następnie uruchamiając komendę `rdqmadm` .

O tym zadaniu


Informacje na temat programu Pacemaker znajdują się w sekcji <https://clusterlabs.org/pacemaker/> . Klaster Pacemaker można utworzyć jako użytkownik w grupie mqm , jeśli użytkownik produktu mqm może używać produktu sudo. Jeśli użytkownik może także używać protokołu SSH do każdego serwera bez hasła, wystarczy zmodyfikować plik `rdqm.ini` i uruchomić program `rdqmadm` na jednym z serwerów, aby utworzyć klaster Pacemaker . W przeciwnym razie należy utworzyć plik i uruchomić komendę jako `root` na każdym z serwerów, które mają być węzłami.

Plik `rdqm.ini` podaje adresy IP dla wszystkich węzłów w klastrze Pacemaker . Można zdefiniować interfejsy `HA_Primary` i `HA_Secondary` , które są używane przez program Pacemaker do monitorowania systemu, ale Pacemaker może zamiast tego użyć interfejsu replikacji o nazwie `HA_Replication` , w tym celu, jeśli jest to wymagane. Interfejs `HA_Replication` musi mieć wystarczającą przepustowość do obsługi wymagań replikacji z uwagi na oczekiwane obciążenie wszystkich obiektów RDQMs działających w grupie wysokiej dostępności.

Poniższy przykładowy plik przedstawia konfigurację dla przykładowego klastra Pacemaker , który używa osobnego adresu IP dla każdego interfejsu:

```
Node:
  HA_Primary=192.168.4.1
  HA_Alternate=192.168.5.1
  HA_Replication=192.168.6.1
Node:
  HA_Primary=192.168.4.2
  HA_Alternate=192.168.5.2
  HA_Replication=192.168.6.2
Node:
  HA_Primary=192.168.4.3
  HA_Alternate=192.168.5.3
  HA_Replication=192.168.6.3
```

Poniższy diagram ilustruje tę konfigurację:



Poniższy przykładowy plik przedstawia konfigurację dla przykładowego klastra Pacemaker , który korzysta z interfejsu `HA_Replication` do monitorowania. W tym przypadku należy określić tylko interfejs `HA_Replication` :


```
Node:
  HA_Replication=192.168.4.1
```

```

Node:
  HA_Replication=192.168.4.2
Node:
  HA_Replication=192.168.4.3

```

Poniższy diagram ilustruje tę konfigurację:




Jeśli użytkownik chce użyć dwóch adresów IP, w pliku `rdqm.ini` znajduje się `HA_Primary` i pole `HA_Replication` dla każdego węzła, ale nie ma pola `HA_Alternate` :

```

Node:
  HA_Primary=192.168.4.1
  HA_Replication=192.168.5.1
Node:
  HA_Primary=192.168.4.2
  HA_Replication=192.168.5.2
Node:
  HA_Primary=192.168.4.3
  HA_Replication=192.168.5.3

```

Poniższy diagram ilustruje tę konfigurację:



Kolejność, w jakiej określone są węzły, musi być taka sama we wszystkich plikach `rdqm.ini` w konfiguracji. Trzy węzły muszą mieć wspólny widok, w którym jeden z nich to Node1, w którym jeden Node2 i tak dalej.

Procedura

- Aby zdefiniować klaster Pacemaker jako użytkownik `root`:
 - a) Zmodyfikuj plik `/var/mqm/rdqm.ini` na jednym z trzech serwerów, tak aby plik był zdefiniowany w tym klastrze.
 - b) Skopiuj ten plik na dwa pozostałe serwery, które będą węzłami w klastrze Pacemaker .
 - c) Uruchom następującą komendę jako `root` na każdym z trzech serwerów:

```
rdqmadm -c
```

- Aby zdefiniować klaster Pacemaker jako użytkownik w grupie `mqm` w każdym węźle:
 - a) Upewnij się, że użytkownik `mqm` może używać programu **sudo** do uruchamiania komend.
 - b) Zmodyfikuj plik `/var/mqm/rdqm.ini` na jednym z trzech serwerów, tak aby plik definiował klaster Pacemaker .
 - c) Skopiuj `/var/mqm/rdqm.ini` na dwa inne serwery, które będą węzłami w klastrze Pacemaker .
 - d) Uruchom następującą komendę na każdym serwerze:

```
rdqmadm -c
```

- Aby zdefiniować klaster Pacemaker jako użytkownik w grupie `mqm` z jednego węzła:
 - a) Upewnij się, że użytkownik `mqm` może używać programu **sudo** do uruchamiania komend i może opcjonalnie połączyć się z każdym serwerem za pomocą SSH bez hasła.
 - b) Zmodyfikuj plik `/var/mqm/rdqm.ini` na jednym z trzech serwerów, tak aby plik definiował klaster Pacemaker .
 - c) Uruchom następującą komendę:

```
rdqmadm -c
```

Odsyłacze pokrewne

[rdqmadm \(administrowanie klastrem replikowanego menedżera kolejek danych\)](#)

  *Usuwanie klastra Pacemaker (grupa wysokiej dostępności)*

Grupa wysokiej dostępności to klaster Pacemaker . Konfigurację klastra Pacemaker można usunąć, uruchamiając komendę **rdqmadm** z opcją `-u` .

O tym zadaniu

Nie można usunąć konfiguracji klastra Pacemaker , jeśli wszystkie replikowane menedżery kolejek danych nadal istnieją w dowolnym z węzłów.

Procedura

- Aby usunąć konfigurację klastra Pacemaker , wprowadź następującą komendę z dowolnego z węzłów:

```
rdqmadm -u
```

Odsyłacze pokrewne

[rdqmadm \(administrowanie klastrem replikowanego menedżera kolejek danych\)](#)

Za pomocą komendy **crtmqm** można utworzyć menedżer kolejek danych replikowanych wysokiej dostępności (RDQM).

O tym zadaniu

Istnieje możliwość utworzenia menedżera kolejek danych replikowanego wysokiej dostępności (RDQM) jako użytkownika w grupie `mqm`, jeśli użytkownik `mqm` może używać `sudo`. Jeśli użytkownik może także używać protokołu SSH do każdego węzła bez hasła, wystarczy uruchomić komendę `create RDQM` w jednym węźle, aby utworzyć obiekt RDQM na wszystkich trzech węzłach. W przeciwnym razie należy mieć wartość `root`, aby utworzyć obiekt RDQM, a komendy należy uruchamiać na wszystkich trzech węzłach.

Procedura

- Aby utworzyć obiekt RDQM jako użytkownik w grupie `mqm`:
 - a) Upewnij się, że użytkownik produktu `mqm` może używać produktu **sudo** do uruchamiania komend i może łączyć się z każdym serwerem za pomocą protokołu SSH bez hasła.
 - b) Wprowadź następującą komendę:

```
crtmqm -sx [-fs FilesystemSize] qmname
```

gdzie *qmname* to nazwa replikowanego menedżera kolejek danych. Opcjonalnie można określić wielkość systemu plików dla menedżera kolejek (czyli wielkość woluminu logicznego, który jest tworzony w grupie woluminów `drbdpool`).

Komenda próbuje użyć protokołu SSH, aby połączyć się z innymi węzłami w klastrze jako użytkownik produktu `mqm`. Jeśli nawiązanie połączenia powiedzie się, drugorzędne instancje menedżera kolejek są tworzone w węzłach. W przeciwnym razie konieczne jest utworzenie instancji dodatkowych, a następnie uruchomienie komendy **crtmqm -sx** (zgodnie z opisem dla użytkownika `root`).

- Aby utworzyć obiekt RDQM jako użytkownik `root`:
 - a) Wprowadź następującą komendę dla każdego z węzłów, które mają być hostem drugorzędnych instancji obiektu RDQM:

```
crtmqm -sxs [-fs FilesystemSize] qmname
```

gdzie *qmname* to nazwa replikowanego menedżera kolejek danych. Opcjonalnie można określić wielkość systemu plików dla menedżera kolejek (czyli wielkość woluminu logicznego, który jest tworzony w grupie woluminów `drbdpool`). Należy określić tę samą wielkość systemu plików dla RDQM na wszystkich trzech węzłach w grupie wysokiej dostępności.

Komenda tworzy dodatkową instancję obiektu RDQM.

- b) W pozostałym węźle wprowadź następującą komendę:

```
crtmqm -sx [-fs FilesystemSize] qmname
```

gdzie *qmname* to nazwa replikowanego menedżera kolejek danych. Opcjonalnie można określić wielkość systemu plików dla menedżera kolejek.

Komenda określa, czy drugorzędna instancja menedżera kolejek istnieje w pozostałych dwóch węzłach. Jeśli istnieją wartości wtórne, komenda tworzy i uruchamia podstawowy menedżer kolejek. Jeśli nie istnieją, zostanie wyświetlone polecenie uruchomienia komendy **crtmqm -sxs** dla każdego z węzłów.

Oprócz argumentów `DataPath (-md)` i `LogPath (-ld)`, wszystkie argumenty, które są poprawne do utworzenia standardowego menedżera kolejek produktu Linux, są również poprawne dla podstawowego replikowanego menedżera kolejek danych.

Uwaga: Podczas tworzenia obiektu RDQM dla łącza replikacji przydzielany jest kolejny wolny numer portu powyżej 7000. Jeśli zostanie wykryte, że wybrany port jest używany przez inną aplikację, komenda **crtmqm** nie powiedzie się i zostanie zwrócony błąd AMQ6543, a ten port zostanie dodany do listy wykluczeń. Należy usunąć drugorzędne instancje menedżera kolejek, a następnie ponownie uruchomić komendę **crtmqm**.

Odsyłacze pokrewne

[crtmqm](#)

Linux V 9.1.0 *Usuwanie serwera HA RDQM*

Za pomocą komendy **dltmqm** można usunąć menedżer kolejek danych replikowanych wysokiej dostępności (RDQM).

O tym zadaniu

Aby usunąć obiekt RDQM w węźle podstawowym RDQM, należy uruchomić komendę. Produkt RDQM musi zostać najpierw zakończony. Komendę można uruchomić jako użytkownik mqm, jeśli ten użytkownik ma niezbędne uprawnienia sudo. W przeciwnym razie należy uruchomić komendę jako użytkownik root. Po usunięciu zasobów powiązanych z podstawowym menedżerem kolejek, komenda próbuje usunąć drugorzędne menedżery kolejek za pomocą protokołu ssh w celu nawiązania połączenia z innymi węzłami. Jeśli to usunięcie nie powiedzie się, należy ręcznie uruchomić program **dltmqm** na innych węzłach w celu zakończenia procesu. W węźle drugorzędnym komenda nie powiedzie się, jeśli podstawowy menedżer kolejek nie został jeszcze usunięty.

Procedura

- Aby usunąć obiekt RDQM, wprowadź następującą komendę:

```
dltmqm RDQM_name
```

Odsyłacze pokrewne

[dltmqm](#)

MQ Adv. Linux *Migrowanie menedżera kolejek w taki sposób, aby stał się menedżerem kolejek wysokiej dostępności produktu RDQM*

Istnieje możliwość przeprowadzenia migracji istniejącego menedżera kolejek w taki sposób, aby stał się menedżerem kolejek replikowanych danych o wysokiej dostępności (RDQM), tworząc kopię zapasową danych trwałych, a następnie odtwarzając dane do nowo utworzonego menedżera kolejek RDQM o tej samej nazwie.

O tym zadaniu

Menedżery kolejek danych replikowanych wysokiej dostępności wymagają dedykowanego woluminu logicznego (systemu plików) oraz konfiguracji replikacji dysków i kontroli wysokiej dostępności. Te komponenty są konfigurowane tylko wtedy, gdy tworzony jest nowy menedżer kolejek. Istniejący menedżer kolejek można zmigrować, aby użyć obiektu RDQM, należy utworzyć kopię zapasową danych trwałych, a następnie odtworzyć dane do nowo utworzonego menedżera kolejek RDQM o tej samej nazwie. Ta procedura zachowuje konfigurację, stan i komunikaty trwałe menedżera kolejek w momencie tworzenia kopii zapasowej.

Uwaga: Migrację menedżera kolejek można migrować tylko z wersji produktu IBM MQ, która jest taka sama lub niższa niż wersja, w której zainstalowany jest produkt RDQM. System operacyjny i architektura muszą być również takie same. W przeciwnym razie konieczne jest utworzenie nowego menedżera kolejek na platformie docelowej. Patrz sekcja [Przenoszenie menedżera kolejek do innego systemu operacyjnego](#).

Przed przeprowadzką migracji menedżera kolejek należy spełnić następujące warunki:

- Sprawdź wymagania dotyczące wysokiej dostępności i zapoznaj się z [“Wysoka dostępność RDQM”](#) na stronie 548.

- Zapoznaj się z aplikacjami i menedżerami kolejek, które łączą się z menedżerem kolejek. Należy rozważyć wprowadzenie zmian wymaganych do kierowania połączeń z węzłem RDQM, w którym działa menedżer kolejek. Na przykład, jeśli skonfigurowano wysoką dostępność obiektu RDQM, można rozważyć użycie zmiennego adresu IP, patrz sekcja [“Tworzenie i usuwanie zmiennego adresu IP”](#) na stronie 566.
- Udostępnij lub zidentyfikuj istniejące węzły RDQM dla wybranej konfiguracji. Więcej informacji na temat wymagań systemowych dla produktu RDQM zawiera sekcja [“Wymagania dotyczące rozwiązania RDQM HA”](#) na stronie 551.
- Zainstaluj produkt IBM MQ Advanced, który zawiera składnik RDQM w każdym węźle.
- Skonfiguruj konfigurację grupy wysokiej dostępności produktu RDQM, patrz sekcja [“Definiowanie klastra Pacemaker \(grupa wysokiej dostępności\)”](#) na stronie 554.
- Opcjonalnie sprawdź konfigurację RDQM przy użyciu testowego menedżera kolejek, który następnie można usunąć. Testowanie konfiguracji jest zalecane w celu zidentyfikowania i rozwiązania problemów przed migracją menedżera kolejek.
- Sprawdź konfigurację zabezpieczeń dla menedżera kolejek, a następnie zreplikuj wymagane lokalne użytkowników i grupy w każdym węźle RDQM.
- Należy przejrzeć menedżer kolejek i konfigurację kanału, aby określić, czy używane są wyjścia API, wyjścia kanału lub wyjścia konwersji danych. Zainstaluj wymagane wyjścia na każdym węźle RDQM.
- Przejrzyj wszystkie zdefiniowane usługi menedżera kolejek, a następnie zainstaluj i skonfiguruj wymagane procesy w każdym węźle RDQM.

Procedura

1. Utwórz kopię zapasową istniejącego menedżera kolejek:

- a) Zatrzymaj istniejący menedżer kolejek, wydając komendę `wait shutdown endmqm -w`, lub komendę natychmiastowego zamknięcia `endmqm -i`. Ten krok jest ważny, aby dane w kopii zapasowej były spójne.
- b) Określ położenie katalogu danych menedżera kolejek, wyświetlając plik konfiguracyjny IBM MQ `mqm.ini`. W systemie Linux ten plik znajduje się w katalogu `/var/mqm`. Więcej informacji na temat produktu `mqm.ini` zawiera sekcja [“IBM MQ plik konfiguracyjny, mqm.ini”](#) na stronie 87.

Znajdź w pliku sekcję `QueueManager` dla menedżera kolejek. Jeśli sekcja zawiera klucz o nazwie `DataPath`, to jego wartością jest katalog danych menedżera kolejek. Jeśli klucz nie istnieje, wówczas katalog danych menedżera kolejek można określić za pomocą wartości kluczy `Prefix` i `Directory`. Katalog danych menedżera kolejek jest konkatencją tych wartości w postaci `przedrostek_przedrostek_menedzera_kolejek/qmgrs/katalog`. Więcej informacji na temat sekcji `QueueManager` zawiera sekcja [“Sekcja QueueManager pliku mqm.ini”](#) na stronie 98.

- c) Utwórz kopię zapasową katalogu danych menedżera kolejek. W systemie Linux można to zrobić za pomocą komendy `tar`. Na przykład, aby utworzyć kopię zapasową katalogu danych dla menedżera kolejek, można użyć następującej komendy. Należy zwrócić uwagę na ostatni parametr komendy, który jest pojedynczym okresem (kropka):

```
tar -cvzf qm-data.tar.gz -C queue_manager_data_dir .
```

- d) Determine the location of the queue manager log directory by viewing the IBM MQ queue manager configuration file `qm.ini`. Ten plik znajduje się w katalogu danych menedżera kolejek. Więcej informacji na temat pliku zawiera sekcja [“Pliki konfiguracyjne menedżera kolejek, qm.ini”](#) na stronie 99.

Katalog dzienników menedżera kolejek jest zdefiniowany jako wartość klucza `LogPath` w sekcji `Log`. Więcej informacji na temat sekcji zawiera sekcja [“Sekcja log pliku qm.ini”](#) na stronie 128.

- e) Utwórz kopię zapasową katalogu dzienników menedżera kolejek. W systemie Linux można to zrobić za pomocą komendy `tar`. Na przykład, aby utworzyć kopię zapasową katalogu dziennika dla menedżera kolejek, można użyć następującej komendy. Należy zwrócić uwagę na ostatni parametr komendy, który jest pojedynczym okresem (kropka):


```
tar -cvzf qm-log.tar.gz -C queue_manager_log_dir .
```

- f) Utwórz kopię zapasową wszystkich repozytoriów certyfikatów używanych przez menedżer kolejek, jeśli nie znajdują się one w katalogu danych menedżera kolejek. Upewnij się, że tworzona jest kopia zapasowa zarówno pliku bazy danych kluczy, jak i pliku ukrytych haseł. Informacje na temat repozytorium kluczy menedżera kolejek znajdują się w sekcji [Repozytorium kluczy SSL/TLS](#) i [Znajdowanie repozytorium kluczy dla menedżera kolejek](#). Informacje na temat znajdowania magazynu kluczy AMS, jeśli menedżer kolejek jest skonfigurowany do używania przechwytywacza agenta kanału komunikatów AMS (MCA), można znaleźć w sekcji [Przechwytywanie agenta kanału komunikatów \(MCA\)](#).
- g) Istniejący menedżer kolejek nie jest już wymagany, więc można go usunąć. Jeśli jednak jest to możliwe, należy usunąć istniejący menedżer kolejek dopiero po pomyślnym odtworzeniu go w systemie docelowym. Odrzucanie usuwania zapewnia, że menedżer kolejek może zostać zrestartowany, jeśli proces migracji nie zakończy się pomyślnie.

Uwaga: Jeśli odroczysz usunięcie istniejącego menedżera kolejek, nie restartuj go. Ważne jest, aby menedżer kolejek został zakończony, ponieważ dalsze zmiany w jego konfiguracji lub stanie zostaną utracone podczas migracji.

2. Przygotuj podstawowy węzeł RDQM:

- a) Utwórz nowy menedżer kolejek RDQM o tej samej nazwie, co menedżer kolejek, dla którego utworzono kopię zapasową. Upewnij się, że system plików przydzielony dla menedżera kolejek RDQM przez produkt `crtmqm` jest wystarczająco duży, aby zawierał dane, dzienniki podstawowe i dzienniki dodatkowe dla istniejącego menedżera kolejek, a także dodatkowe miejsce na przyszłe rozszerzenie. Więcej informacji na temat tworzenia menedżera kolejek RDQM zawiera sekcja ["Tworzenie obiektu HA RDQM"](#) na stronie 558.
- b) Określ podstawowy węzeł RDQM dla menedżera kolejek. Informacje na temat sposobu określania węzła podstawowego znajdują się w sekcji [rdqmstatus](#) (wyświetlanie statusu RDQM).
- c) W podstawowym węźle RDQM, jeśli menedżer kolejek RDQM jest uruchomiony, zatrzymaj go za pomocą komendy `endmqm -w` lub `endmqm -i`.
- d) W podstawowym węźle RDQM określ położenie katalogów danych i dzienników dla menedżera kolejek RDQM (należy użyć metod opisanych w krokach 1b i 1d).
- e) W podstawowym węźle RDQM usuń zawartość danych menedżera kolejek RDQM i katalogów dzienników, ale nie samych katalogów.

3. Odtwórz menedżer kolejek w podstawowym węźle RDQM:

- a) Skopiuj kopie zapasowe danych menedżera kolejek i katalogów dzienników do podstawowego węzła RDQM, a także wszelkie oddzielne kopie zapasowe repozytoriów certyfikatów używanych przez menedżer kolejek.
- b) Odtwórz kopię zapasową katalogu danych menedżera kolejek w pustym katalogu danych dla nowego menedżera kolejek RDQM, upewniając się, że prawo własności do pliku i uprawnienia są zachowywane. Jeśli kopia zapasowa została utworzona przy użyciu przykładowej komendy `tar` w kroku 1c, użytkownik root może użyć następującej komendy, aby odtworzyć ją:

```
tar -xvzpf qm-data.tar.gz -C queue_manager_data_dir
```

- c) Odtwórz kopię zapasową katalogu dzienników menedżera kolejek w pustym katalogu dzienników dla nowego menedżera kolejek RDQM, upewniając się, że prawo własności do pliku i uprawnienia są zachowywane. Jeśli kopia zapasowa została utworzona przy użyciu przykładowej komendy `tar` w kroku 1e, użytkownik root może użyć następującej komendy, aby ją odtworzyć:

```
tar -xvzpf qm-log.tar.gz -C queue_manager_log_dir
```

- d) Edytuj odtworzony plik konfiguracyjny menedżera kolejek `qm.ini` w katalogu danych dla menedżera kolejek RDQM. Zaktualizuj wartość klucza `LogPath` w sekcji `Log`, aby określić katalog dziennika dla menedżera kolejek RDQM.

Przejrzyj inne ścieżki do plików, które są zdefiniowane w pliku konfiguracyjnym, i zaktualizuj je, jeśli to konieczne. Na przykład może być konieczne zaktualizowanie następujących ścieżek:

- Ścieżka do plików dziennika błędów generowanych przez usługi komunikatów diagnostycznych.
- Ścieżka do wyjść, które są wymagane przez menedżer kolejek.
- Ścieżka do plików ładowania przełącznika, jeśli menedżer kolejek jest koordynatorem transakcji XA.

- e) Jeśli menedżer kolejek jest skonfigurowany tak, aby używać przechwytywacza AMS Message Channel Agent (MCA), należy skopiować magazyn kluczy AMS do nowej instalacji RDQM, a następnie przejrzeć i zaktualizować konfigurację. Magazyn kluczy musi być dostępny w każdym węźle RDQM, więc jeśli nie znajduje się on w replikowanym systemie plików dla menedżera kolejek, musi on zostać skopiowany do każdego węzła. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [Przechwytywanie agenta kanału komunikatów \(MCA-Message Channel Agent-MCA\)](#).
- f) Upewnij się, że menedżer kolejek jest wyświetlany przez komendę **dspmq**, a jej status jest zgłaszany jako zakończony. W poniższym przykładzie przedstawiono przykładowe dane wyjściowe dla menedżera kolejek wysokiej dostępności RDQM:

```
$ dspmq -o status -o ha
QMNAME(QM1) STATUS(Ended normally) HA(Replicated)
```

- g) Sprawdź, czy przywrócone dane menedżera kolejek zostały zreplikowane do drugorzędnych węzłów RDQM za pomocą komendy **rdqmstatus** w celu wyświetlenia statusu menedżera kolejek. Status wysokiej dostępności powinien być zgłaszany jako Normal w każdym węźle. W poniższym przykładzie przedstawiono przykładowe dane wyjściowe dla menedżera kolejek wysokiej dostępności RDQM:

```
$ rdqmstatus -m QM1
Node:                mqhavam10-adm
Queue manager status: Ended normally
Queue manager file system: 50MB used, 0.2GB allocated [42%]
HA role:              Primary
HA status:            Normal
HA control:           Disabled
HA current location:  This node
HA preferred location: This node
HA floating IP interface: None
HA floating IP address: None

Node:                mqhavam11-adm
HA status:            Normal

Node:                mqhavam12-adm
HA status:            Normal
```

- h) Uruchom menedżer kolejek w podstawowym węźle RDQM.
- i) Nawiąż połączenie z menedżerem kolejek i zaktualizuj wartość atrybutu menedżera kolejek produktu SSLKEYR w celu określenia nowego położenia repozytorium certyfikatów menedżera kolejek. Domyślnie wartość tego atrybutu jest ustawiona na *queue_manager_data_directory/ssl/key*. Repozytorium certyfikatów musi znajdować się w tym samym położeniu w każdym węźle RDQM. Jeśli repozytorium nie znajduje się w replikowanym systemie plików dla menedżera kolejek, to musi być on skopiowany do każdego węzła.
- j) Należy przejrzeć definicje obiektów produktu IBM MQ dla menedżera kolejek i zaktualizować wartość atrybutów obiektu, które odwołują się do zmienionych ustawień sieciowych, katalogu instalacyjnego IBM MQ lub katalogu danych menedżera kolejek, w tym następujących obiektów:
- Lokalne adresy IP używane przez programy nasłuchujące (atrybutIPADDR).
 - Lokalne adresy IP używane przez kanały (atrybutLOCLADDR).
 - Lokalne adresy IP zdefiniowane dla kanałów odbiorczych klastra (atrybutCONNNAME).
 - Lokalne adresy IP zdefiniowane dla obiektów informacji komunikacyjnych (atrybutGRPADDR).
 - Ścieżki systemowe zdefiniowane dla definicji obiektów procesów i usług.

- k) Zatrzymaj i zrestartuj menedżer kolejek, aby upewnić się, że zmiany staną się skuteczne.
- l) Powtórz krok 3j dla zdalnych menedżerów kolejek, a także ustawienia równoważne dla aplikacji, które łączą się z migrowanym menedżerem kolejek, w tym:
- Nazwy połączeń kanału (atrybutCONNNAME).
 - Reguły uwierzytelniania kanału, które ograniczają połączenia przychodzące z menedżera kolejek w oparciu o jego adres IP lub nazwę hosta.
 - Tabele definicji kanału klienta (CCDTs), ustawienia nazw domen (DNS), routing sieciowy lub równoważne informacje o połączeniu.
- m) Wykonaj zarządzane przetłoczenie awaryjne menedżera kolejek w każdym węźle RDQM, aby upewnić się, że wymagana konfiguracja została pomyślnie nawiązana. Patrz [“Ustawianie preferowanego miejsca dla obiektu RDQM”](#) na stronie 566.

Zmiana wielkości systemu plików na potrzeby menedżera kolejek wysokiej dostępności RDQM

Aby zmienić wielkość systemu plików dla istniejącego menedżera kolejek danych replikowanego wysokiej dostępności (HA) (RDQM), należy utworzyć kopię zapasową danych trwałych, a następnie odtworzyć dane do nowo utworzonego menedżera kolejek RDQM, który ma taką samą nazwę, ale system plików o innej wielkości.

O tym zadaniu

Menedżery kolejek replikowanych danych wysokiej dostępności wymagają dedykowanego woluminu logicznego (systemu plików) oraz konfiguracji replikacji dysków i kontroli wysokiej dostępności. Te komponenty są konfigurowane tylko wtedy, gdy tworzony jest nowy menedżer kolejek. Nie można zmienić wielkości systemu plików po jego utworzeniu, ponieważ musi on mieć taką samą wielkość w każdym węźle. Aby zmienić wielkość systemu plików dla istniejącego zreplikowanego menedżera kolejek danych (RDQM), można utworzyć kopię zapasową danych trwałych, a następnie odtworzyć dane do nowo utworzonego menedżera kolejek RDQM, który ma taką samą nazwę, ale system plików o innej wielkości. Ta procedura zachowuje konfigurację, stan i komunikaty trwałe menedżera kolejek w momencie tworzenia kopii zapasowej.

Procedura

1. Utwórz kopię zapasową istniejącego menedżera kolejek RDQM w podstawowym węźle RDQM:
 - a) Określ podstawowy węzeł RDQM dla menedżera kolejek. Informacje na temat sposobu określania węzła podstawowego znajdują się w sekcji [rdqmstatus \(wyświetlanie statusu RDQM\)](#).
 - b) W podstawowym węźle RDQM, jeśli menedżer kolejek RDQM jest uruchomiony, zatrzymaj go za pomocą komendy `endmqm -w` lub `endmqm -i`.
 - c) Określ położenie katalogu danych menedżera kolejek, wyświetlając plik konfiguracyjny IBM MQ `mqmqs.ini`. W systemie Linuxten plik znajduje się w katalogu `/var/mqm`. Więcej informacji na temat produktu `mqmqs.ini` zawiera sekcja [“IBM MQ plik konfiguracyjny, mqmqs.ini”](#) na stronie 87.

Znajdź w pliku sekcję `QueueManager` dla menedżera kolejek. Katalog danych menedżera kolejek jest wartością klucza o nazwie `DataPath`. Więcej informacji na temat sekcji `QueueManager` zawiera sekcja [“Sekcja QueueManager pliku mqmqs.ini”](#) na stronie 98.

- d) Utwórz kopię zapasową katalogu danych menedżera kolejek. W systemie Linuxmożna to zrobić za pomocą komendy `tar`. Na przykład, aby utworzyć kopię zapasową katalogu danych dla menedżera kolejek, można użyć następującej komendy. Należy zwrócić uwagę na ostatni parametr komendy, który jest pojedynczym znakiem kropki (.):

```
tar -cvzf qm-data.tar.gz -C queue_manager_data_dir .
```

- e) Determine the location of the queue manager log directory by viewing the IBM MQ queue manager configuration file `qm.ini`. Ten plik znajduje się w katalogu danych menedżera kolejek. Więcej informacji na temat pliku zawiera sekcja [“Pliki konfiguracyjne menedżera kolejek, qm.ini”](#) na stronie 99.

Katalog dzienników menedżera kolejek jest zdefiniowany jako wartość klucza LogPath w sekcji Log. Więcej informacji na temat sekcji zawiera sekcja [“Sekcja log pliku qm.ini”](#) na stronie 128.

- f) Utwórz kopię zapasową katalogu dzienników menedżera kolejek. W systemie Linux można to zrobić za pomocą komendy **tar**. Na przykład, aby utworzyć kopię zapasową katalogu dziennika dla menedżera kolejek, można użyć następującej komendy. Należy zwrócić uwagę na ostatni parametr komendy, który jest pojedynczym znakiem kropki (.):

```
tar -cvzf qm-log.tar.gz -C queue_manager_log_dir .
```

- g) Usuń istniejący menedżer kolejek RDQM.

2. Odtwórz menedżer kolejek z systemem plików o wymaganej wielkości:

- a) Utwórz nowy menedżer kolejek RDQM o tej samej nazwie, co menedżer kolejek, dla którego utworzono kopię zapasową. Upewnij się, że system plików przydzielony dla menedżera kolejek RDQM o **crtmqm** jest wielkością, która jest wymagana, i jest wystarczająco duży, aby zawierał dane, dzienniki podstawowe i dzienniki dodatkowe dla istniejącego menedżera kolejek, a także dodatkowe miejsce na przyszłe rozszerzenie. Więcej informacji na temat tworzenia menedżera kolejek RDQM zawiera sekcja [“Tworzenie obiektu HA RDQM”](#) na stronie 558.
- b) Określ podstawowy węzeł RDQM dla menedżera kolejek. Informacje na temat sposobu określania węzła podstawowego znajdują się w sekcji [rdqmstatus \(wyświetlanie statusu RDQM\)](#).
- c) W podstawowym węźle RDQM, jeśli menedżer kolejek RDQM jest uruchomiony, zatrzymaj go za pomocą komendy **endmqm -w** lub **endmqm -i**.
- d) W podstawowym węźle RDQM określ nowe położenie katalogów danych i dzienników dla menedżera kolejek RDQM (należy użyć metod opisanych w krokach 1c i 1e).
- e) W podstawowym węźle RDQM usuń zawartość danych menedżera kolejek RDQM i katalogów dzienników, ale nie samych katalogów.
- f) W podstawowym węźle RDQM odtwórz kopię zapasową katalogu danych menedżera kolejek do pustego katalogu danych dla nowego menedżera kolejek RDQM, upewniając się, że prawo własności do pliku i uprawnienia są zachowywane. Jeśli kopia zapasowa została utworzona za pomocą komendy **tar** w kroku 1d, użytkownik root może użyć następującej komendy, aby odtworzyć ją:

```
tar -xvzpf qm-data.tar.gz -C queue_manager_data_dir
```

- g) W podstawowym węźle RDQM odtwórz kopię zapasową katalogu dzienników menedżera kolejek do pustego katalogu dziennika dla nowego menedżera kolejek RDQM, upewniając się, że prawo własności do pliku i uprawnienia są zachowywane. Jeśli kopia zapasowa została utworzona za pomocą komendy **tar** w kroku 1f, to użytkownik root może użyć następującej komendy, aby ją odtworzyć:

```
tar -xvzpf qm-log.tar.gz -C queue_manager_log_dir
```

- h) W podstawowym węźle RDQM edytuj odtworzony plik konfiguracyjny menedżera kolejek **qm.ini** w katalogu danych dla nowego menedżera kolejek RDQM. Zaktualizuj wartość klucza LogPath w sekcji Log, aby określić katalog dziennika dla nowego menedżera kolejek RDQM, który został określony w kroku 2d. Przejrzyj inne ścieżki do plików, które są zdefiniowane w pliku konfiguracyjnym, i zaktualizuj je, jeśli to konieczne. Na przykład może być konieczne zaktualizowanie następujących ścieżek:

- Ścieżka do plików dziennika błędów generowanych przez usługi komunikatów diagnostycznych.
- Ścieżka do wyjść, które są wymagane przez menedżer kolejek.
- Ścieżka do plików ładowania przełącznika, jeśli menedżer kolejek jest koordynatorem transakcji XA.

- i) Upewnij się, że menedżer kolejek jest wyświetlany przez komendę **dspmq**, a jej status jest zgłaszany jako zakończony. W poniższym przykładzie przedstawiono przykładowe dane wyjściowe dla menedżera kolejek wysokiej dostępności RDQM:

```
$ dspmq -o status -o ha
QMNAME(QM1) STATUS(Ended normally) HA(Replicated)
```

- j) Sprawdź, czy przywrócone dane menedżera kolejek zostały zreplikowane do drugorzędnych węzłów RDQM za pomocą komendy **rdqmstatus** w celu wyświetlenia statusu menedżera kolejek. Status wysokiej dostępności powinien być zgłaszany jako Normal w każdym węźle. W poniższym przykładzie przedstawiono przykładowe dane wyjściowe dla menedżera kolejek wysokiej dostępności RDQM:

```
$ rdqmstatus -m QM1
Node: mqhavam10-adm
Queue manager status: Ended normally
Queue manager file system: 50MB used, 0.2GB
allocated [42%]
HA role: Primary
HA status: Normal
HA control: Disabled
HA current location: This node
HA preferred location: This node
HA floating IP interface: None
HA floating IP address: None
Node: mqhavam11-adm
HA status: Normal
Node: mqhavam12-adm
HA status: Normal
```

- k) Uruchom menedżer kolejek w podstawowym węźle RDQM.
- l) Wykonaj zarządzane przełączenie awaryjne menedżera kolejek w każdym węźle RDQM, aby upewnić się, że wymagana konfiguracja została pomyślnie nawiązana. Patrz [“Ustawianie preferowanego miejsca dla obiektu RDQM”](#) na stronie 566.

V 9.1.5 Zapisywanie statusu trwałego aplikacji

Istnieje możliwość przechowywania trwałych informacji o statusie odnoszących się do aplikacji razem z innymi danymi menedżera kolejek.

Każdy menedżer kolejek produktu IBM MQ ma dedykowany system plików dla trwałego stanu systemu plików, który zawiera zarówno dane jego kolejki, jak i dziennik odtwarzania. W konfiguracji RDQM system plików jest kopiowany za pomocą woluminu logicznego, który jest replikowany między systemami Linux (węzłami). System plików zawiera katalog `userdata`, którego można użyć do przechowywania trwałych informacji o statusie dla aplikacji. W związku z tym, gdy replikowany menedżer kolejek danych jest przenoszony w celu uruchomienia w innym węźle w konfiguracji RDQM, kontekst aplikacji jest dostępny oraz kontekst menedżera kolejek. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [Zawartość katalogu w systemach Unix i Linux](#).

Jeśli użytkownik wybierze opcję zapisania stanu aplikacji w katalogu `userdata`, należy mieć świadomość, że dane zapisane w tym położeniu mogą korzystać z dostępnego miejsca na dysku przydzielonego do menedżera kolejek. Należy zapewnić dostępność wystarczającej ilości miejsca na dysku dla menedżera kolejek w celu zapisania danych kolejki, dzienników i innych trwałych informacji o stanie.

Katalog `userdata` ma prawa własności użytkownika i grupy `mqm`. Jest on dostępny do odczytu na świecie, dzięki czemu użytkownicy mogą uzyskać do niego dostęp bez konieczności posiadania w grupie administratorów produktu IBM MQ (czyli `mqm`). Nie można modyfikować uprawnień do katalogu `userdata`, ale można w nim tworzyć treść z dowolnymi prawami własności i uprawnieniami, które są wymagane.

W trakcie przełączenia awaryjnego menedżera kolejek RDQM menedżer kolejek jest zakończony, a jego system plików jest odłączony od bieżącego węzła RDQM. System plików zostanie następnie podłączony, a menedżer kolejek zrestartowany w innym węźle w konfiguracji RDQM. System plików nie może być odłączony, jeśli proces ma otwarty uchwyt dla jednego z jego plików. Aby upewnić się, że przełączenie awaryjne menedżera kolejek może zostać zakończone, jeśli nie można odłączyć systemu plików menedżera kolejek, procesy, które mają otwarty uchwyt pliku, są wysyłane do sygnału SIGTERM, a następnie do SIGKILL, jeśli otwarte uchwyty nie są zwalniane. Aplikacje muszą być zaprojektowane tak, aby mogły prawidłowo odpowiadać na SIGTERM. Jeśli aplikacje lub procesy są skonfigurowane jako

usługa menedżera kolejek, podczas zarządzanego przetaczania awaryjnego można je zakończyć podczas zamykania menedżera kolejek, zanim system plików nie zostanie odłączony. Jeśli aplikacja lub proces nie jest skonfigurowany jako usługa menedżera kolejek lub wystąpi niezarządzone przetaczenie awaryjne, takie jak utrata quorum, to prawdopodobnie wysyłane będą sygnały w celu zwolnienia systemu plików.

Linux

V 9.1.0

Ustawianie preferowanego miejsca dla obiektu RDQM

Preferowana lokalizacja replikowanego menedżera kolejek danych (RDQM) identyfikuje węzeł, w którym ma zostać uruchomiony obiekt RDQM, jeśli ten węzeł jest dostępny.

O tym zadaniu

Preferowana lokalizacja to nazwa węzła, w którym Pacemaker powinien uruchamiać menedżer kolejek, gdy grupa wysokiej dostępności jest w stanie normalnym (dostępne są wszystkie węzły i połączenia). Preferowana lokalizacja jest inicjowana do nazwy węzła podstawowego podczas tworzenia menedżera kolejek. Można uruchomić komendy w celu ustawienia preferowanego położenia w dowolnym z trzech węzłów. Użytkownik musi być użytkownikiem, który należy do grup `mqm` i `haclient`.

Procedura

- Aby przypisać węzeł lokalny lub określony jako preferowane miejsce dla nazwanego menedżera kolejek, wprowadź następującą komendę:

```
rdqmadm -p -m qmname [ -n nodename[,nodename ]
```

gdzie *qmname* jest nazwą obiektu RDQM, dla którego określono preferowane położenie, a *nazwa_węzła* jest opcjonalnie nazwą preferowanego węzła.

Jeśli grupa wysokiej dostępności znajduje się w stanie normalnym, a preferowane położenie nie jest bieżącym węzłem podstawowym, menedżer kolejek zostanie zatrzymany i zrestartowany w nowym preferowanym położeniu. Aby przypisać drugą preferencję preferowanego miejsca, można określić rozdzielaną przecinkami listę dwóch nazw węzłów.

- Aby wyczyścić preferowane położenie, aby menedżer kolejek nie wrócił automatycznie do węzła po jego odtworzeniu, należy wprowadzić następującą komendę:

```
rdqmadm -p -m qmname -d
```

Odsyłacze pokrewne

[rdqmadm \(administrowanie klastrem replikowanego menedżera kolejek danych\)](#)

Linux



V 9.1.0

Tworzenie i usuwanie zmiennego adresu IP

Zmienny adres IP umożliwia klientowi korzystanie z tego samego adresu IP dla replikowanego menedżera kolejek danych (RDQM), niezależnie od tego, który węzeł w grupie wysokiej dostępności jest uruchomiony.

O tym zadaniu

Zmienny adres IP można utworzyć lub usunąć za pomocą komendy `rdqmint`. Adres zmienny łączy się z nazwanym interfejsem fizycznym w węźle podstawowym dla RDQM. Jeśli działanie RDQM kończy się niepowodzeniem, a inny węzeł stanie się podstawowym, to zmienny adres IP jest powiązany z interfejsem o tej samej nazwie w nowym węźle podstawowym. Interfejsy fizyczne w trzech węzłach muszą należeć do tej samej podsieci, co zmienny adres IP. Na poniższym diagramie przedstawiono użycie zmiennego adresu IP.



Rysunek 83. Zmienny adres IP

Aby uruchomić komendę **rdqmint**, należy być użytkownikiem zarówno w grupie **mqm**, jak i w grupach **haclient**. Istnieje możliwość utworzenia lub usunięcia zmiennego adresu IP w węźle podstawowym dla obiektu RDQM lub węzłów drugorzędnych.

Uwaga: Nie można używać tego samego sieciowego adresu IP dla wielu obiektów RDQM, ale zmienny adres IP dla każdego obiektu RDQM musi być unikalny.

Procedura

- Aby utworzyć zmienny adres IP dla obiektu RDQM, wprowadź następującą komendę:


```
rdqmint -m qmname -a -f ipv4address -l interfacename
```

gdzie:

QMNAME

Jest nazwą obiektu RDQM, dla którego tworzony jest zmienny adres IP.

ipv4address

Zmienny adres IP w formacie ipv4 .

Zmienny adres IP musi być poprawnym adresem IPv4 , który nie jest już zdefiniowany w żadnym z urządzeń i musi należeć do tej samej podsieci, co statyczne adresy IP zdefiniowane dla interfejsu lokalnego.

nazwa_interakcji

Nazwa interfejsu fizycznego w węźle podstawowym, z którym ma zostać powiązane powiązanie.

Na przykład:

```
rdqmint -m QM1 -a -f 192.168.7.5 -l MQCLI
```

- Aby usunąć istniejący, zmienny adres IP, wprowadź następującą komendę:

```
rdqmint -m qmname -d
```

Odsyłacze pokrewne

[rdqmint \(dodanie lub usunięcie przemieszczalnego adresu IP dla RDQM\)](#)

Linux

V 9.1.0

Uruchamianie, zatrzymywanie i wyświetlanie stanu obiektu

RDQM o wysokiej dostępności

Do uruchamiania, zatrzymywania i wyświetlania bieżącego stanu replikowanego menedżera kolejek danych (RDQM) można używać wariantów standardowych komend sterujących produktu IBM MQ .

O tym zadaniu

Użytkownik musi uruchomić komendy, które uruchamiają, zatrzymują i przeglądają bieżący stan replikowanego menedżera kolejek danych (RDQM) jako użytkownika należącego zarówno do grup mqm , jak i haclient .

Aby uruchomić i zatrzymać menedżer kolejek w węźle podstawowym dla tego menedżera kolejek, należy uruchomić te komendy.

Procedura

- Aby uruchomić obiekt RDQM, wprowadź następującą komendę w węźle podstawowym RDQM:

```
strmqm qmname
```

gdzie *qmname* to nazwa obiektu RDQM, który ma zostać uruchomiony.

Obiekt RDQM zostanie uruchomiony, a program Pacemaker rozpocznie zarządzanie RDQM. Aby określić inne opcje produktu `strmqm` , należy określić opcję `-ns` z opcją `strmqm` .

- Aby zatrzymać obiekt RDQM, wprowadź następującą komendę w węźle podstawowym RDQM:

```
endmqm qmname
```

gdzie *qmname* jest nazwą obiektu RDQM, który ma zostać zatrzymany.

Pacemaker przestaje zarządzać RDQM, a następnie obiekt RDQM zostanie zakończony. Wszystkie pozostałe parametry `endmqm` mogą być używane przy zatrzymywaniu obiektu RDQM.

- Aby wyświetlić stan obiektu RDQM, wprowadź następującą komendę:

```
dspmq
```

Informacje o stanie, które są danymi wyjściowymi, zależą od tego, czy komenda jest uruchamiana w węźle podstawowym lub drugorzędnym RDQM. W przypadku uruchomienia w węźle podstawowym wyświetlany jest jeden z normalnych komunikatów o statusie zwracanych przez program **dspmq**. Jeśli komenda zostanie uruchomiona w węźle drugorzędnym, zostanie wyświetlony status `running elsewhere`. Na przykład, jeśli program **dspmq** jest uruchomiony w węźle RDQM7, mogą zostać zwrócone następujące informacje:

```
QMNAME (RDQM8)          STATUS(Running elsewhere)
QMNAME (RDQM9)          STATUS(Running elsewhere)
QMNAME (RDQM7)          STATUS(Running)
```

Jeśli węzeł podstawowy nie jest dostępny lub jeśli program **dspmq** jest uruchamiany przez użytkownika, który nie jest `root` lub członkiem grupy `haclient`, zgłaszany jest stan `Unavailable`. Na przykład:

```
QMNAME (RDQM8)          STATUS(Unavailable)
QMNAME (RDQM9)          STATUS(Unavailable)
QMNAME (RDQM7)          STATUS(Unavailable)
```

Można wprowadzić komendę **dspmq -o ha** (lub **dspmq -o HA**), aby wyświetlić listę menedżerów kolejek znanych z węzła oraz, niezależnie od tego, czy są to obiekty RDQMs, czy nie, na przykład:

```
dspmq -o ha

QMNAME (RDQM8)          HA(Replicated)
QMNAME (RDQM9)          HA(Replicated)
QMNAME (RDQM7)          HA(Replicated)
QMNAME (QM7)            HA()
```

Odsyłacze pokrewne

[dspmq](#) (wyświetlanie menedżerów kolejek)

[endmqm](#) (zakończenie menedżera kolejek)

[strmqm](#) (uruchamianie menedżera kolejek)

Linux

V 9.1.0

Wyświetlanie statusu grupy RDQM i HA

Użytkownik może wyświetlić status grupy wysokiej dostępności oraz poszczególnych zreplikowanych menedżerów kolejek danych (RDQMs).

O tym zadaniu

Komenda **rdqmstatus** służy do wyświetlania statusu poszczególnych obiektów RDQMs oraz grupy wysokiej dostępności jako całości.

Aby uruchomić komendę **rdqmstatus**, należy być użytkownikiem w grupach `mqm` i `haclient`. Komendę można uruchomić na dowolnym z trzech węzłów.

Procedura

- Aby wyświetlić status węzła i RDQMs, które są częścią konfiguracji wysokiej dostępności:

```
rdqmstatus
```

Zostanie wyświetlona identyfikacja węzła, w którym uruchomiono komendę, oraz status RDQMs w konfiguracji wysokiej dostępności, na przykład:

```
Node:                    mqhavam07.exampleco.com
Queue manager name:     RDQM8
Queue manager status:   Running elsewhere
HA current location:    mqhavam08.exampleco.com
Queue manager name:     RDQM9
```

```

Queue manager status:      Running elsewhere
HA current location:      mqhavam09.exampleco.com

Queue manager name:       RDQM7
Queue manager status:    Running
HA current location:     This node

```

- Aby wyświetlić status trzech węzłów w grupie wysokiej dostępności, należy wprowadzić następującą komendę:

```
rdqmstatus -n
```

Raportowana jest status w trybie z połączeniem lub w trybie bez połączenia dla każdego węzła. Na przykład:

```

Node mqha04(mqhavam04.example.com) is online
Node mqha05(mqhavam05.example.com) is offline
Node mqha06(mqhavam06.example.com) is online

```

- Aby wyświetlić status określonego menedżera kolejek we wszystkich węzłach w grupie wysokiej dostępności, należy wprowadzić następującą komendę:

```
rdqmstatus -m qmname
```

gdzie *qmname* jest nazwą obiektu RDQM, dla którego ma zostać wyświetlony status. Wyświetlany jest status RDQM w bieżącym węźle, po którym następuje podsumowanie statusu pozostałych dwóch węzłów z perspektywy bieżącego węzła.

W poniższej tabeli przedstawiono podsumowanie informacji o bieżącym węźle, które mogą zostać zwrócone przez komendę **rdqmstatus** dla obiektu RDQM.

Tabela 33. Bieżący status węzła		
atrybut statusu	Możliwe wartości	Po wyświetleniu
Nazwa węzła	<i>nodeName</i>	Zawsze wyświetlane
Status menedżera kolejek	Działający Działające gdzie indziej Zakończona Niedostępny	Zawsze wyświetlane
Procesor	<i>n.nn%</i>	Wyświetlana tylko wtedy, gdy bieżący węzeł ma rolę podstawową (czyli RDQM działa w tym węźle)
Pamięć	Użyte <i>nnn</i> MB, <i>y.y</i> GB, przydzielone	Wyświetlana tylko wtedy, gdy bieżący węzeł ma rolę podstawową (czyli RDQM działa w tym węźle)
System plików menedżera kolejek	Użyte <i>nnn</i> MB, <i>y.y</i> GB przydzielone [z%]	Wyświetlana tylko wtedy, gdy bieżący węzeł ma rolę podstawową (czyli RDQM działa w tym węźle)
Rola wysokiej dostępności	Drugorzędny dodatkowy nieznan	Zawsze wyświetlane

Tabela 33. Bieżący status węzła (kontynuacja)		
atrybut statusu	Możliwe wartości	Po wyświetleniu
Status wysokiej dostępności	Wszystkie węzły w stanie gotowości Ten węzeł w stanie gotowości Węzły zdalne w trybie gotowości Mieszane <i>status węzłów zdalnych</i>	Wszystkie węzły w stanie gotowości Bieżący węzeł w stanie gotowości Oba węzły zdalne w trybie gotowości Inny status dla każdego węzła zdalnego (patrz następna tabela dla statusu pojedynczego) Ten sam status dla obu węzłów zdalnych (patrz następna tabela dla wszystkich wartości)
Kontrola wysokiej dostępności	Włączone Wyłączone Nieznany	Zawsze wyświetlane. Informuje, czy produkt RDQM jest w elemencie sterującym Pacemaker
Preferowana lokalizacja HA	Brak Ten węzeł Nieznany <i>nodeName</i>	Zawsze wyświetlane
Interfejs zmiennego IP HA	<i>Interface_Name</i>	Zawsze wyświetlane
Zmienny adres IP HA	<i>IPV4_address</i>	Zawsze wyświetlane

W poniższej tabeli podsumowano informacje zwracane przez komendę **rdqmstatus** dla innych węzłów w grupie wysokiej dostępności.

Tabela 34. Status innego węzła		
atrybut statusu	Możliwe wartości	Po wyświetleniu
Nazwa węzła	<i>nodename</i>	Zawsze wyświetlane
Status wysokiej dostępności	Stan normalny Synchronizacja w toku Zdalny niedostępny Niespójne Wstrzymany Zdalny węzeł w stanie gotowości Nieznany	Węzły są zsynchronizowane ze sobą Synchronizowanie z węzłem zdalnym Nie można skomunikować się ze zdalnym węzłem Niezsynchronizowane z węzłem zdalnym, a nie synchronizowane Replikacja wstrzymana Zdalny węzeł w stanie gotowości
Synchronizacja wysokiej dostępności w toku	<i>n.n%</i>	Wyświetlane, gdy trwa synchronizacja, a komenda jest uruchamiana jako <code>root</code>
Szacowany czas synchronizacji wysokiej dostępności	<i>rrrr-mm-dd hh:mm:ss.nnn</i>	Wyświetlane po synchronizacji w toku
Brak danych synchronizacji wysokiej dostępności	<i>nkB</i>	Wyświetlane, gdy węzeł zdalny jest niedostępny lub niespójny

Przykład

Przykład statusu normalnego w węźle podstawowym:

```
Node:                               mqhavam07.exampleco.com
Queue manager status:              Running
CPU:                               0.00
Memory:                            123MB
Queue manager file system:         606MB used, 1.0GB allocated [60%]
HA role:                           Primary
HA status:                         Normal
HA control:                        Enabled
HA current location:              This node
HA preferred location:            This node
HA floating IP interface:         Eth4
HA floating IP address:           192.0.2.4

Node:                               mqhavam08.exampleco.com
HA status:                         Normal

Node:                               mqhavam09.exampleco.com
HA status:                         Normal
```

Przykład statusu normalnego w węźle drugorzędnym:

```
Node:                               mqhavam08.exampleco.com
Queue manager status:              Running elsewhere
HA role:                           Secondary
HA status:                         Normal
HA control:                        Enabled
HA current location:              mqhavam07.exampleco.com
HA preferred location:            mqhavam07.exampleco.com
HA floating IP interface:         Eth4
HA floating IP address:           192.0.2.4

Node:                               mqhavam07.exampleco.com
HA status:                         Normal

Node:                               mqhavam09.exampleco.com
HA status:                         Normal
```

Przykład statusu w węźle podstawowym, gdy trwa synchronizacja:

```
Node:                               mqhavam07.exampleco.com
Queue manager status:              Running
CPU:                               0.53
Memory:                            124MB
Queue manager file system:         51MB used, 1.0GB allocated [5%]
HA role:                           Primary
HA status:                         Synchronization in progress
HA control:                        Enabled
HA current location:              This node
HA preferred location:            This node
HA floating IP interface:         Eth4
HA floating IP address:           192.0.2.4

Node:                               mqhavam08.exampleco.com
HA status:                         Synchronization in progress
HA synchronization progress:       11.0%
HA estimated time to completion:   2017-09-06 14:55:05

Node:                               mqhavam09.exampleco.com
HA status:                         Synchronization in progress
HA synchronization progress:       11.0%
HA estimated time to completion:   2017-09-06 14:55:06
```

Przykład węzła podstawowego pokazujący wiele stanów:

```
Node:                               mqhavam07.exampleco.com
Queue manager status:              Running
CPU:                               0.02
Memory:                            124MB
Queue manager file system:         51MB used, 1.0GB allocated [5%]
HA role:                           Primary
HA status:                         Mixed
```

HA control:	Enabled
HA current location:	This node
HA preferred location:	This node
HA floating IP interface:	Eth4
HA floating IP address:	192.0.2.4
Node:	mqhavm08.exampleco.com
HA status:	Normal
Node:	mqhavm09.exampleco.com
HA status:	Inconsistent

Odsyłacze pokrewne

 [rdqmstatus](#)

  **Zastępowanie uszkodzonego węzła w konfiguracji wysokiej dostępności**

Jeśli jeden z węzłów w grupie wysokiej dostępności nie powiedzie się, można go zastąpić.

O tym zadaniu

Kroki, które należy wykonać w celu zastąpienia węzła, zależą od scenariusza:

- W przypadku zastępowania węzła, który uległ awarii węzłem z identyczną konfiguracją, można zastąpić węzeł bez zakłócania działania grupy wysokiej dostępności.
- Jeśli nowy węzeł ma inną konfigurację, należy go usunąć, a następnie odbudować grupę wysokiej dostępności. Najpierw można utworzyć kopię zapasową menedżerów kolejek z poziomu węzła, na którym są one uruchomione, a następnie odtworzyć je po odbudowaniu grupy wysokiej dostępności.

Procedura

- Jeśli węzeł zamiany jest skonfigurowany tak, aby wyglądał jak węzeł, który uległ awarii (ta sama nazwa hosta, te same adresy IP itd.), wykonaj następujące kroki w nowym węźle:
 - a) Utwórz plik `rdqm.ini`, który jest zgodny z plikami w innych węzłach, a następnie uruchom komendę `rdqmadm -c` (patrz sekcja [“Definiowanie klastra Pacemaker \(grupa wysokiej dostępności\)”](#) na stronie 554).
 - b) Uruchom komendę `crtmqm -sxs qmanager`, aby ponownie utworzyć każdy replikowany menedżer kolejek danych (patrz [“Tworzenie obiektu HA RDQM”](#) na stronie 558).
- Jeśli węzeł zastępczy ma inną konfigurację do węzła, który uległ awarii:
 - a) Jeśli jest to wymagane, utwórz kopię zapasową menedżerów kolejek (patrz [“Tworzenie kopii zapasowej i odtwarzanie danych menedżera kolejek produktu IBM MQ”](#) na stronie 643).
 - b) Usuń zreplikowane menedżery kolejek danych z innych węzłów w grupie wysokiej dostępności za pomocą komendy `dltmqm` (patrz sekcja [“Usuwanie serwera HA RDQM”](#) na stronie 559).
 - c) Zdekonfiguruj klastr Pacemaker za pomocą komendy `rdqmadm -u` (patrz sekcja [“Usuwanie klastra Pacemaker \(grupa wysokiej dostępności\)”](#) na stronie 557).
 - d) Skonfiguruj ponownie klastr Pacemaker, w tym informacje dotyczące nowego węzła, za pomocą komendy `rdqmadm -c` (patrz sekcja [“Definiowanie klastra Pacemaker \(grupa wysokiej dostępności\)”](#) na stronie 554).
 - e) Jeśli jest to konieczne (jeśli nie masz dostępu SSH do innych węzłów), uruchom komendę `crtmqm -sxs qmanager`, aby odtworzyć każdy replikowany menedżer kolejek danych na innych węzłach (patrz [“Tworzenie obiektu HA RDQM”](#) na stronie 558).
 - f) Uruchom komendę `crtmqm -sx qmanager`, aby utworzyć menedżery kolejek na węźle zastępczym.
 - g) Jeśli jest to wymagane, odtwórz dane i konfigurację do menedżerów kolejek (patrz [“Tworzenie kopii zapasowej i odtwarzanie danych menedżera kolejek produktu IBM MQ”](#) na stronie 643).

Produkt RDQM (replikowany menedżer kolejek danych) jest dostępny w podzbiorze platform Linux i może udostępnić rozwiązanie do odtwarzania po awarii.


Szczegółowe informacje na ten temat zawiera sekcja [Raporty dotyczące zgodności oprogramowania](#).

Można utworzyć podstawową instancję menedżera kolejek odtwarzania po awarii uruchomionego na jednym serwerze, a dodatkową instancję menedżera kolejek na innym serwerze, który działa jako węzeł odzyskiwania. Dane są replikowane między instancjami menedżera kolejek. Jeśli podstawowy menedżer kolejek zostanie utracony, można ręcznie utworzyć instancję dodatkową w instancji podstawowej i uruchomić menedżer kolejek, a następnie wznowić pracę z tego samego miejsca. Nie można uruchomić menedżera kolejek w czasie, gdy jest on w roli drugorzędnej. Replikacja danych między dwoma węzłami jest obsługiwana przez DRBD.


Istnieje możliwość wyboru między replikacją synchroniczną i asynchroniczną danych między menedżerami kolejek podstawowych i drugorzędnych. Jeśli zostanie wybrana opcja asynchroniczna, operacje, takie jak IBM MQ PUT lub GET, zostaną zakończone i zostaną zwrócone do aplikacji, zanim zdarzenie zostanie zreplikowane do dodatkowego menedżera kolejek. Replikacja asynchroniczna oznacza, że w wyniku sytuacji odtwarzania niektóre dane przesyłania komunikatów mogą zostać utracone. Jednak dodatkowy menedżer kolejek będzie w stanie spójnym i będzie mógł uruchomić działanie natychmiast, nawet jeśli zostanie uruchomiony z nieco wcześniejszą częścią strumienia komunikatów.

Nie można dodać odtwarzania po awarii do istniejącego menedżera kolejek, chociaż można przeprowadzić migrację istniejącego menedżera kolejek w taki sposób, aby stał się menedżerem kolejek RDQM (patrz sekcja [“Migracja menedżera kolejek w taki sposób, aby stał się menedżerem kolejek DR RDQM”](#) na stronie 580). Menedżer kolejek nie może być skonfigurowany zarówno z odtwarzaniem danych po awarii RDQM, jak i z wysoką dostępnością RDQM.

Na wielu różnych serwerach może być uruchomionych kilka par menedżerów kolejek RDQM. Na przykład menedżery kolejek odtwarzania po awarii mogą być uruchomione na różnych węzłach, podczas gdy wszystkie menedżery kolejek wtórnego odtwarzania po awarii działają w tym samym węźle. Niektóre przykładowe konfiguracje są zilustrowane na poniższych diagramach.



Rysunek 84. Pojedyncza para RDQM



Rysunek 85. Drugorzędne menedżery kolejek w tym samym węźle

Replikacja, synchronizacja i obrazy stanu

Podczas gdy dwa węzły w konfiguracji odtwarzania po awarii są połączone, wszystkie aktualizacje danych trwałych dla menedżera kolejek odtwarzania po awarii są przesyłane z podstawowej instancji menedżera kolejek do instancji dodatkowej. Jest to określane jako **replikacja**.

Jeśli połączenie sieciowe między dwoma węzłami zostanie utracone, zmiany danych trwałych dla podstawowej instancji menedżera kolejek są śledzone. Po odtworzeniu połączenia sieciowego używany jest inny proces w celu jak najszybszego pobrania instancji drugorzędnej do szybkości. Jest to nazywane **synchronizacją**.

Gdy synchronizacja jest w toku, dane w instancji dodatkowej są w stanie niespójnym. Zostanie wykonane **obraz stanu** stanu danych menedżera kolejek dodatkowych. Jeśli podczas synchronizacji wystąpi awaria węzła głównego lub połączenia sieciowego, dodatkowa instancja powraca do tego obrazu stanu i menedżer kolejek może zostać uruchomiony. Wszystkie aktualizacje, które miały miejsce od czasu pierwotnej awarii sieci, zostały utracone.

Partycjonowane dane (podział mózgu)

Konfiguracje DR RDQM wymagają działania użytkownika po utracie podstawowej instancji menedżera kolejek w celu awansowania i uruchomienia instancji dodatkowej w węźle odtwarzania. Odpowiedzialność za ten, kto (lub cokolwiek) promuje instancję dodatkową, aby upewnić się, że poprzedni główny menedżer kolejek jest zatrzymany. Jeśli pierwotny serwer podstawowy jest nadal uruchomiony, może przetwarzać komunikaty, a po odtworzeniu normalnej pracy dwie instancje menedżera kolejek mają różne widoki danych. Jest to stan podzielony lub podzielony na część mózgu.

Należy rozważyć następujące sytuacje:

- Węzeł, w którym podstawowy menedżer kolejek jest uruchomiony, kończy się całkowicie niepowodzeniem. Awansowanie instancji drugorzędnej jest promowane jako podstawowe. Nie można podjąć działania w celu zatrzymania pierwotnego podstawowego, ponieważ nie jest on uruchomiony. Gdy oryginalny węzeł zostanie naprawiony lub zastąpiony, menedżer kolejek w tym węźle zostanie wstępnie wykonany jako dodatkowy i zostanie zsynchronizowany z podstawowym menedżerem kolejek w węźle odzyskiwania. Role dwóch menedżerów kolejek są następnie odwracane i zalecane jest normalne działanie. Jedyną potencjalną stratą danych w tej sytuacji są wszelkie dane, których podstawowa operacja nie zakończyła się replikacją do węzła drugorzędnego przed tym, że węzeł nie powiódł się.
- Wystąpiła awaria sieci, która wpływa na połączenie replikacji między węzłami, na których działają instancje podstawowe i dodatkowe menedżera kolejek. W takiej sytuacji należy upewnić się, że oryginalny serwer podstawowy został zatrzymany przed awansem na serwer pomocniczy. Jeśli pierwotna podstawowa nadal ma inne połączenia sieciowe, w rzeczywistości istnieją dwie instancje podstawowe działające w tym samym czasie, a dane partycjonowane mogą być naliczane. (Jeśli połączenie replikacji działa, nie można awansować dodatkowego menedżera kolejek, jeśli instancja podstawowa nadal działa, wykonanie komendy nie powiedzie się).
- W węźle, w którym działa instancja podstawowa menedżera kolejek, wystąpiła kompletna awaria sieci. Należy ponownie upewnić się, że przed awansem drugorzędnym należy zatrzymać instancję podstawową. Jeśli poprzednia podstawowa nadal działa po odtworzeniu sieci, zostaną uruchomione dwie instancje podstawowe, a następnie zostaną naliczone dane partycjonowane.

W przypadku zarządzania przełączaniem awaryjnym nie należy wyświetlać statusu DR produktu `partitioned` dla instancji menedżera kolejek. Zarządzane przełączenie awaryjne kończy menedżer kolejek w węźle podstawowym, a następnie uruchamia menedżer kolejek w węźle odzyskiwania po pełnym powielaniu danych. Stan partycjonowany nie jest oczekiwany, ponieważ menedżer kolejek jest zakończony, a dane są zsynchronizowane między węzłami przed jego uruchomieniem w węźle odtwarzania. Jeśli menedżer kolejek jest uruchamiany w węźle odtwarzania w czasie, gdy istnieje utrata połączenia między węzłami, to rozbieżność danych jest prawdopodobnie prawdopodobna, jeśli menedżer kolejek był aktywny w węźle głównym, gdy utracono połączenie. W tym scenariuszu oczekuje się, że stan podzielony na partycje zostanie zgłoszony po odtworzeniu połączenia, ponieważ dane menedżera kolejek nie zostały zsynchronizowane. Jeśli wystąpi stan podzielony na partycje, może być konieczne sprawdzenie dwóch zestawów danych i podjęcie świadomej decyzji o tym, który zestaw ma być zachowany. Patrz [“Rozwiązywanie problemu podzielonego na partycje \(podzielonego mózgu\) w DR RDQM”](#) na stronie 594.

Wymagania dotyczące rozwiązania RDQM DR

Przed skonfigurowaniem pary menedżera kolejek odtwarzania po awarii RDQM (DR) należy spełnić pewną liczbę wymagań.

Wymagania systemowe

Przed skonfigurowaniem obiektu RDQM DR należy wykonać pewną konfigurację na każdym z serwerów, które mają być hostem menedżerów kolejek RDQM DR.

- Każdy węzeł wymaga grupy woluminów o nazwie `drbdpool`. Pamięć masowa dla każdego replikowanego menedżera kolejek danych odtwarzania po awarii (DR RDQM) jest przydzielana jako dwa oddzielne woluminy logiczne dla każdego menedżera kolejek z tej grupy woluminów. (Każdy menedżer kolejek wymaga dwóch woluminów logicznych do obsługi operacji cofania do obrazu stanu, dlatego każdy obiekt DR RDQM jest przydzielany tylko dwa razy w pamięci masowej, która została określona

podczas jego tworzenia). W celu uzyskania najlepszej wydajności grupa woluminów powinna składać się z jednego lub większej liczby woluminów fizycznych odpowiadających wewnętrznymi dyskami dyskowymi (najlepiej SSD).

- Po utworzeniu grupy woluminów `drbdpool` nie należy wykonywać z nią żadnych innych czynności. Produkt IBM MQ zarządza woluminami logicznymi utworzonymi w produkcie `drbdpool` oraz w jaki sposób i w jaki sposób są one podłączone.
- Każdy węzeł wymaga interfejsu, który jest używany do replikacji danych. Powinno to mieć wystarczającą przepustowość do obsługi wymagań replikacji, biorąc pod uwagę oczekiwane obciążenie wszystkich replikowanych menedżerów kolejek danych.

W przypadku maksymalnej odporności na błędy interfejs ten powinien być niezależną kartą interfejsu sieciowego (NIC).

- DRBD wymaga, aby każdy węzeł używany dla RDQM miał poprawną nazwę hosta internetowego (wartość zwracaną przez produkt `uname -n`), zgodnie z definicją w dokumencie RFC 952 zmienionym przez RFC 1123.
- Jeśli między węzłami używanymi dla DR RDQM jest firewall, firewall musi zezwalać na ruch między węzłami w portach, które są używane do replikacji.
- Jeśli system używa systemu SELinux w trybie innym niż `permissive`, należy uruchomić następującą komendę:

```
semanage permissive -a drbd_t
```

Wymagania dotyczące sieci

Zaleca się, aby zlokalizować węzły używane do odtwarzania po awarii w różnych centrach przetwarzania danych.

Należy zdawać sobie sprawę z następujących ograniczeń:

- Wydajność ulega szybkiemu pogorszeniu, co zwiększa opóźnienie między centrami przetwarzania danych. IBM obsługuje opóźnienie w zakresie replikacji synchronicznej do 5 ms dla replikacji asynchronicznej, a w przypadku replikacji asynchronicznej-maksymalnie 5 ms.
- Dane wysłane w ramach łącza replikacji nie podlegają dodatkowym szyfrowaniu poza tym, które mogą być używane w przypadku korzystania z produktu IBM MQ AMS.
- Skonfigurowanie menedżera kolejek RDQM na potrzeby odtwarzania po awarii zwiększa narzut związany z wymaganiami replikowania danych między dwoma węzłami RDQM. Replikacja synchroniczna zwiększa narzut większy niż replikacja asynchroniczna. Gdy używana jest replikacja synchroniczna, operacje dyskowe `we/wy` są blokowane do momentu zapisania danych w obu węzłach. Gdy używana jest replikacja asynchroniczna, dane muszą być zapisane tylko w węźle podstawowym, zanim przetwarzanie będzie kontynuowane.

Wymagania użytkownika dotyczące pracy z menedżerami kolejek

Aby utworzyć, usunąć lub skonfigurować replikowane menedżery kolejek danych (RDQMs), należy albo być użytkownikiem `root`, albo mieć ID użytkownika należący do grupy `mqm`, któremu nadano uprawnienia `sudo` dla następujących komend:

- `crtmqm`
- `dltmqm`
- `rdqmdr`

Użytkownik należący do grupy `mqm` może wyświetlić stan i status obiektu DR RDQM, korzystając z następujących komend:

- `dspmqr`
- `rdqmstatus`

Za pomocą komendy **crtmqm** można utworzyć zreplikowany menedżer kolejek danych (RDQM), który będzie działał jako podstawowy lub pomocniczy w konfiguracji odtwarzania po awarii.

O tym zadaniu

Istnieje możliwość utworzenia replikowanego menedżera kolejek danych (RDQM) jako użytkownika w grupie mqm, jeśli użytkownik może korzystać z funkcji sudo. W przeciwnym razie należy utworzyć obiekt RDQM jako użytkownik root.

W jednym węźle należy utworzyć podstawowy menedżer kolejek RDQM DR. Następnie należy utworzyć dodatkową instancję tego samego menedżera kolejek w innym węźle. Instancje podstawowe i dodatkowe muszą mieć tę samą nazwę i przydzielić taką samą ilość pamięci masowej.

Procedura

- Aby utworzyć podstawową DR RDQM:
 - a) Wprowadź następującą komendę:

```
crtmqm -rr p [-rt (a | s)] -rl Local_IP -ri Recovery_IP -rn Recovery_Name -rp Port
[other_crtmqm_options] [-fs size] QMname
```

gdzie:

-rr p

Określa, że tworzona jest podstawowa instancja menedżera kolejek.

-rt a | s

-rt s określa, że konfiguracja DR używa synchronicznej replikacji, **-rt a** określa, że konfiguracja DR używa replikacji asynchronicznej. Replikacja asynchroniczna jest wartością domyślną.

-rl Local_IP

Określa lokalny adres IP, który ma być używany na potrzeby replikacji DR tego menedżera kolejek.

-ri odzyskiwanie_IP

Określa adres IP interfejsu używanego do replikacji na serwerze, na którym znajduje się dodatkowa instancja menedżera kolejek.

-rn nazwa_odzyskiwania

Określa nazwę systemu, w którym znajduje się dodatkowa instancja menedżera kolejek. Nazwa ta jest zwracana, jeśli na tym serwerze zostanie uruchomiony produkt uname -n. Konieczne jest jawne utworzenie dodatkowego menedżera kolejek na tym serwerze.

-rp Port

Określa port, który ma być używany do replikacji DR.

opcje_other_crtmq_options

Opcjonalnie można określić jedną lub więcej spośród następujących ogólnych opcji **crtmqm**:

- -z
- -q
- -c *Tekst*
- -d *DefaultTransmissionKolejka*
- -h *MaxHandles*
- -g *ApplicationGroup*
- -oa *użytkownik|grupa*
- -t *TrigInt*
- -u *DeadQ*

- x *MaxUMsgs*
- lp *LogPri*
- ls *LogSec*
- lc | -l
- lla | -lln
- lf *LogFileWielkość*
- p *Port*

-fs wielkość

Opcjonalnie określa wielkość systemu plików, który ma zostać utworzony dla menedżera kolejek, czyli wielkość woluminu logicznego, który jest tworzony w grupie woluminów drbdpool. Tworzony jest także inny wolumin logiczny o takiej wielkości, który obsługuje operację cofania do obrazu stanu, a więc łączna pamięć dla DR RDQM jest ponad dwukrotnie wyższa niż ta określona w tym miejscu.

QMNAME

Określa nazwę replikowanego menedżera kolejek danych. W nazwie jest rozróżniana wielkość liter.

Po zakończeniu działania komendy wyprowadza ona komendę, która wymaga wejścia tp w węźle drugorzędny w celu utworzenia dodatkowej instancji menedżera kolejek. Można również użyć komendy **rdqmdr** w węźle podstawowym, aby pobrać komendę **crtmqm**, która ma zostać uruchomiona w węźle drugorzędny w celu utworzenia dodatkowego menedżera kolejek, patrz ["Zarządzanie podstawowymi i dodatkowymi parametrami DR RDQMs"](#) na stronie 587.

- Aby utworzyć dodatkowy obiekt DR RDQM:

- a) Wprowadź następującą komendę w węźle, który ma być hostem drugorzędnych instancji obiektu RDQM:

```
crtmqm -rr s [-rt (a | s)] -rl Local_IP -ri Primary_IP -rn Primary_Name -rp Port
[other_crtmqm_options] [-fs size] QMname
```

gdzie:

-rr s

Określa, że tworzona jest dodatkowa instancja menedżera kolejek.

-rt a | s

-rt s określa, że konfiguracja DR używa synchronicznej replikacji, **-rt a** określa, że konfiguracja DR używa replikacji asynchronicznej.

-rl Local_IP

Określa lokalny adres IP, który ma być używany na potrzeby replikacji DR tego menedżera kolejek.

-ri IP_Primary_IP

Określa adres IP interfejsu używanego do replikacji na serwerze, na którym znajduje się podstawowa instancja menedżera kolejek.

-rn nazwa_Primary_Name

Określa nazwę systemu, w którym znajduje się podstawowa instancja menedżera kolejek. Nazwa ta jest zwracana, jeśli na tym serwerze zostanie uruchomiony produkt uname -n .

-rp Port

Określa port, który ma być używany do replikacji DR.

opcje_other_crtmq_options

Opcjonalnie można określić jedną lub więcej spośród następujących ogólnych opcji **crtmqm** :

- z

-fs wielkość

Określa wielkość systemu plików, który ma zostać utworzony dla menedżera kolejek, czyli wielkość woluminu logicznego, który jest tworzony w grupie woluminów drbdpool. Jeśli

podczas tworzenia podstawowego menedżera kolejek określono wielkość inną niż domyślna, należy w tym miejscu określić tę samą wartość.

QMNAME

Określa nazwę replikowanego menedżera kolejek danych. Musi to być taka sama nazwa, jak nazwa określona dla podstawowej instancji menedżera kolejek. Należy pamiętać, że w nazwie rozróżniana jest wielkość liter.

Co dalej

Po utworzeniu podstawowych i dodatkowych instancji menedżera kolejek należy sprawdzić status obu węzłów, aby sprawdzić, czy oba te instancje są poprawne. Użyj komendy **rdqmstatus** w obu węzłach. Węzły powinny mieć status normalny, zgodnie z opisem w sekcji [“Wyświetlanie statusu DR RDQM” na stronie 588](#). Jeśli status ten nie jest wyświetlany, usuń instancję dodatkową i utwórz ją ponownie, podejmując ostrożność, aby użyć poprawnych argumentów.

Odsyłacze pokrewne

[crtmqm](#)

Linux V 9.1.0 Usuwanie DR RDQM

Komenda **dltmqm** służy do usuwania menedżera kolejek danych replikowanego odtwarzania po awarii (RDQM).

O tym zadaniu

Należy uruchomić komendę, aby usunąć RDQM zarówno w węzle podstawowym, jak i zapasowym RDQM. Produkt RDQM musi zostać najpierw zakończony. Komendę można uruchomić jako użytkownik mqm, jeśli ten użytkownik ma niezbędne uprawnienia sudo. W przeciwnym razie należy uruchomić komendę jako użytkownik root.

Procedura

- Aby usunąć obiekt DR RDQM, wprowadź następującą komendę:

```
dltmqm RDQM_name
```

Odsyłacze pokrewne

[dltmqm](#)

MQ Adv. Linux Migracja menedżera kolejek w taki sposób, aby stał się menedżerem kolejek DR RDQM

Istnieje możliwość przeprowadzenia migracji istniejącego menedżera kolejek w taki sposób, aby stał się menedżerem kolejek danych replikowanego odtwarzania po awarii (DR) (RDQM), tworząc kopię zapasową danych trwałych, a następnie odtwarzając te dane do nowo utworzonego menedżera kolejek RDQM o tej samej nazwie.

O tym zadaniu

Menedżery kolejek replikowanych danych DR wymagają dedykowanego woluminu logicznego (systemu plików) i konfiguracji replikacji dysku. Te komponenty są konfigurowane tylko wtedy, gdy tworzony jest nowy menedżer kolejek. Istniejący menedżer kolejek można zmigrować, aby użyć obiektu RDQM, należy utworzyć kopię zapasową danych trwałych, a następnie odtworzyć dane do nowo utworzonego menedżera kolejek RDQM o tej samej nazwie. Ta procedura zachowuje konfigurację, stan i komunikaty trwałe menedżera kolejek w momencie tworzenia kopii zapasowej.

Uwaga: Migrację menedżera kolejek można migrować tylko z wersji produktu IBM MQ, która jest taka sama lub niższa niż wersja, w której zainstalowany jest produkt RDQM. System operacyjny i architektura muszą być również takie same. W przeciwnym razie konieczne jest utworzenie nowego menedżera kolejek na platformie docelowej. Patrz sekcja [Przenoszenie menedżera kolejek do innego systemu operacyjnego](#).

Przed przeprowadzką migracji menedżera kolejek należy spełnić następujące warunki:

- Sprawdź wymagania dotyczące odtwarzania po awarii i zapoznaj się z [“Odtwarzanie po awarii RDQM”](#) na stronie 574.
- Zapoznaj się z aplikacjami i menedżerami kolejek, które łączą się z menedżerem kolejek. Należy rozważyć wprowadzenie zmian wymaganych do kierowania połączeń z węzłem RDQM, w którym działa menedżer kolejek.
- Udostępnij lub zidentyfikuj istniejące węzły RDQM dla wybranej konfiguracji. Więcej informacji na temat wymagań systemowych dla produktu RDQM zawiera sekcja [“Wymagania dotyczące rozwiązania RDQM DR”](#) na stronie 576.
- Zainstaluj produkt IBM MQ Advanced, który zawiera składnik RDQM w każdym węźle.
- Opcjonalnie sprawdź konfigurację RDQM przy użyciu testowego menedżera kolejek, który następnie można usunąć. Testowanie konfiguracji jest zalecane w celu zidentyfikowania i rozwiązania problemów przed migracją menedżera kolejek.
- Sprawdź konfigurację zabezpieczeń dla menedżera kolejek, a następnie zreplikuj wymagane lokalne użytkowników i grupy w każdym węźle RDQM.
- Należy przejrzeć menedżer kolejek i konfigurację kanału, aby określić, czy używane są wyjścia API, wyjścia kanału lub wyjścia konwersji danych. Zainstaluj wymagane wyjścia na każdym węźle RDQM.
- Przejrzyj wszystkie zdefiniowane usługi menedżera kolejek, a następnie zainstaluj i skonfiguruj wymagane procesy w każdym węźle RDQM.

Procedura

1. Utwórz kopię zapasową istniejącego menedżera kolejek:

- a) Zatrzymaj istniejący menedżer kolejek, wydając komendę `wait shutdown endmqm -w`, lub komendę natychmiastowego zamknięcia `endmqm -i`. Ten krok jest ważny, aby dane w kopii zapasowej były spójne.
- b) Określ położenie katalogu danych menedżera kolejek, wyświetlając plik konfiguracyjny IBM MQ `mqm.ini`. W systemie Linux ten plik znajduje się w katalogu `/var/mqm`. Więcej informacji na temat produktu `mqm.ini` zawiera sekcja [“IBM MQ plik konfiguracyjny, mqm.ini”](#) na stronie 87.

Znajdź w pliku sekcję `QueueManager` dla menedżera kolejek. Jeśli sekcja zawiera klucz o nazwie `DataPath`, to jego wartością jest katalog danych menedżera kolejek. Jeśli klucz nie istnieje, wówczas katalog danych menedżera kolejek można określić za pomocą wartości kluczy `Prefix` i `Directory`. Katalog danych menedżera kolejek jest konkatencją tych wartości w postaci `przedrostek_przedrostek_menedzera_kolejek/qmgrs/katalog`. Więcej informacji na temat sekcji `QueueManager` zawiera sekcja [“Sekcja QueueManager pliku mqm.ini”](#) na stronie 98.

- c) Utwórz kopię zapasową katalogu danych menedżera kolejek. W systemie Linux można to zrobić za pomocą komendy `tar`. Na przykład, aby utworzyć kopię zapasową katalogu danych dla menedżera kolejek, można użyć następującej komendy. Należy zwrócić uwagę na ostatni parametr komendy, który jest pojedynczym okresem (kropka):

```
tar -cvzf qm-data.tar.gz -C queue_manager_data_dir .
```

- d) Determine the location of the queue manager log directory by viewing the IBM MQ queue manager configuration file `qm.ini`. Ten plik znajduje się w katalogu danych menedżera kolejek. Więcej informacji na temat pliku zawiera sekcja [“Pliki konfiguracyjne menedżera kolejek, qm.ini”](#) na stronie 99.

Katalog dzienników menedżera kolejek jest zdefiniowany jako wartość klucza `LogPath` w sekcji `Log`. Więcej informacji na temat sekcji zawiera sekcja [“Sekcja log pliku qm.ini”](#) na stronie 128.

- e) Utwórz kopię zapasową katalogu dzienników menedżera kolejek. W systemie Linux można to zrobić za pomocą komendy `tar`. Na przykład, aby utworzyć kopię zapasową katalogu dziennika dla menedżera kolejek, można użyć następującej komendy. Należy zwrócić uwagę na ostatni parametr komendy, który jest pojedynczym okresem (kropka):


```
tar -cvzf qm-log.tar.gz -C queue_manager_log_dir .
```

- f) Utwórz kopię zapasową wszystkich repozytoriów certyfikatów używanych przez menedżer kolejek, jeśli nie znajdują się one w katalogu danych menedżera kolejek. Upewnij się, że tworzona jest kopia zapasowa zarówno pliku bazy danych kluczy, jak i pliku ukrytych haseł. Informacje na temat repozytorium kluczy menedżera kolejek znajdują się w sekcji [Repozytorium kluczy SSL/TLS](#) i [Znajdowanie repozytorium kluczy dla menedżera kolejek](#). Informacje na temat znajdowania magazynu kluczy AMS, jeśli menedżer kolejek jest skonfigurowany do używania przechwytywacza agenta kanału komunikatów AMS (MCA), można znaleźć w sekcji [Przechwytywanie agenta kanału komunikatów \(MCA\)](#).
- g) Istniejący menedżer kolejek nie jest już wymagany, więc można go usunąć. Jeśli jednak jest to możliwe, należy usunąć istniejący menedżer kolejek dopiero po pomyślnym odtworzeniu go w systemie docelowym. Odradzanie usuwania zapewnia, że menedżer kolejek może zostać zrestartowany, jeśli proces migracji nie zakończy się pomyślnie.

Uwaga: Jeśli odroczysz usunięcie istniejącego menedżera kolejek, nie restartuj go. Ważne jest, aby menedżer kolejek został zakończony, ponieważ dalsze zmiany w jego konfiguracji lub stanie zostaną utracone podczas migracji.

2. Przygotuj podstawowy węzeł RDQM:

- a) Utwórz nowy menedżer kolejek RDQM o tej samej nazwie, co menedżer kolejek, dla którego utworzono kopię zapasową. Upewnij się, że system plików przydzielony dla menedżera kolejek RDQM przez produkt **crtmqm** jest wystarczająco duży, aby zawierał dane, dzienniki podstawowe i dzienniki dodatkowe dla istniejącego menedżera kolejek, a także dodatkowe miejsce na przyszłe rozszerzenie. Więcej informacji na temat tworzenia menedżera kolejek RDQM zawiera sekcja ["Tworzenie odtwarzania po awarii RDQM"](#) na stronie 578.
- b) Określ podstawowy węzeł RDQM dla menedżera kolejek. Informacje na temat sposobu określania węzła podstawowego znajdują się w sekcji [rdqmstatus](#) (wyświetlanie statusu RDQM).
- c) W podstawowym węźle RDQM, jeśli menedżer kolejek RDQM jest uruchomiony, zatrzymaj go za pomocą komendy `endmqm -w` lub `endmqm -i`.
- d) Określ położenie katalogów danych i dzienników dla menedżera kolejek RDQM (należy użyć metod opisanych w krokach 1b i 1d).
- e) Usuń zawartość danych menedżera kolejek RDQM i katalogów dzienników, ale nie samych katalogów.

3. Odtwórz menedżer kolejek w podstawowym węźle RDQM:

- a) Skopiuj kopie zapasowe danych menedżera kolejek i katalogów dzienników do podstawowego węzła RDQM, a także wszelkie oddzielne kopie zapasowe repozytoriów certyfikatów używanych przez menedżer kolejek.
- b) Odtwórz kopię zapasową katalogu danych menedżera kolejek w pustym katalogu danych dla nowego menedżera kolejek RDQM, upewniając się, że prawo własności do pliku i uprawnienia są zachowywane. Jeśli kopia zapasowa została utworzona przy użyciu przykładowej komendy `tar` w kroku 1c, użytkownik root może użyć następującej komendy, aby odtworzyć ją:

```
tar -xvzpf qm-data.tar.gz -C queue_manager_data_dir
```

- c) Odtwórz kopię zapasową katalogu dzienników menedżera kolejek w pustym katalogu dzienników dla nowego menedżera kolejek RDQM, upewniając się, że prawo własności do pliku i uprawnienia są zachowywane. Jeśli kopia zapasowa została utworzona przy użyciu przykładowej komendy `tar` w kroku 1e, użytkownik root może użyć następującej komendy, aby ją odtworzyć:

```
tar -xvzpf qm-log.tar.gz -C queue_manager_log_dir
```

- d) Edytuj odtworzony plik konfiguracyjny menedżera kolejek `qm.ini` w katalogu danych dla menedżera kolejek RDQM. Zaktualizuj wartość klucza `LogPath` w sekcji `Log`, aby określić katalog dziennika dla menedżera kolejek RDQM.

Przejrzyj inne ścieżki do plików, które są zdefiniowane w pliku konfiguracyjnym, i zaktualizuj je, jeśli to konieczne. Na przykład może być konieczne zaktualizowanie następujących ścieżek:

- Ścieżka do plików dziennika błędów generowanych przez usługi komunikatów diagnostycznych.
- Ścieżka do wyjść, które są wymagane przez menedżer kolejek.
- Ścieżka do plików ładowania przełącznika, jeśli menedżer kolejek jest koordynatorem transakcji XA.

- e) Jeśli menedżer kolejek jest skonfigurowany tak, aby używać przechwytywacza AMS Message Channel Agent (MCA), należy skopiować magazyn kluczy AMS do nowej instalacji RDQM, a następnie przejrzeć i zaktualizować konfigurację. Magazyn kluczy musi być dostępny w każdym węźle RDQM, więc jeśli nie znajduje się on w replikowanym systemie plików dla menedżera kolejek, musi on zostać skopiowany do każdego węzła. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [Przechwytywanie agenta kanału komunikatów \(MCA-Message Channel Agent-MCA\)](#).
- f) Upewnij się, że menedżer kolejek jest wyświetlany przez komendę **dspmq**, a jej status jest zgłaszany jako zakończony. W poniższym przykładzie przedstawiono przykładowe dane wyjściowe dla menedżera kolejek RDQM DR:

```
$ dspmq -o status -o dr
QMNAME(QM1) STATUS(Ended normally) DRROLE(Primary)
```

- g) Sprawdź, czy przywrócone dane menedżera kolejek zostały zreplikowane do drugorzędnych węzłów RDQM za pomocą komendy **rdqmstatus** w celu wyświetlenia statusu menedżera kolejek. Status DR powinien być zgłaszany jako Normal w każdym węźle. W poniższym przykładzie przedstawiono przykładowe dane wyjściowe dla menedżera kolejek RDQM DR:

```
$ rdqmstatus -m QM1
Queue manager status:           Ended normally
Queue manager file system:      51MB used, 1.0GB allocated [5%]
DR role:                        Primary
DR status:                      Normal
DR type:                        Synchronous
DR port:                        3000
DR local IP address:            192.168.20.1
DR remote IP address:          192.168.20.2
```

- h) Uruchom menedżer kolejek w podstawowym węźle RDQM.
- i) Nawiąż połączenie z menedżerem kolejek i zaktualizuj wartość atrybutu menedżera kolejek produktu SSLKEYR w celu określenia nowego położenia repozytorium certyfikatów menedżera kolejek. Domyślnie wartość tego atrybutu jest ustawiona na *queue_manager_data_directory/ssl/key*. Repozytorium certyfikatów musi znajdować się w tym samym położeniu w każdym węźle RDQM. Jeśli repozytorium nie znajduje się w replikowanym systemie plików dla menedżera kolejek, to musi być on skopiowany do każdego węzła.
- j) Należy przejrzeć definicje obiektów produktu IBM MQ dla menedżera kolejek i zaktualizować wartość atrybutów obiektu, które odwołują się do zmienionych ustawień sieciowych, katalogu instalacyjnego IBM MQ lub katalogu danych menedżera kolejek, w tym następujących obiektów:
- Lokalne adresy IP używane przez programy nasłuchujące (atrybutIPADDR).
 - Lokalne adresy IP używane przez kanały (atrybutLOCLADDR).
 - Lokalne adresy IP zdefiniowane dla kanałów odbiorczych klastra (atrybutCONNNAME).
 - Lokalne adresy IP zdefiniowane dla obiektów informacji komunikacyjnych (atrybutGRPADDR).
 - Ścieżki systemowe zdefiniowane dla definicji obiektów procesów i usług.
- k) Zatrzymaj i zrestartuj menedżer kolejek, aby upewnić się, że zmiany staną się skuteczne.
- l) Powtórz krok 3j dla zdalnych menedżerów kolejek, a także ustawienia równoważne dla aplikacji, które łączą się z migrowanym menedżerem kolejek, w tym:
- Nazwy połączeń kanału (atrybutCONNNAME).

- Reguły uwierzytelniania kanału, które ograniczają połączenia przychodzące z menedżera kolejek w oparciu o jego adres IP lub nazwę hosta.
 - Tabele definicji kanału klienta (CCDTs), ustawienia nazw domen (DNS), routing sieciowy lub równoważne informacje o połączeniu.
- m) Wykonaj zarządzane przełączenie awaryjne menedżera kolejek w każdym węźle RDQM, aby upewnić się, że wymagana konfiguracja została pomyślnie nawiązana. Patrz [“Przełączanie się do węzła odzyskiwania”](#) na stronie 591.

Zmiana wielkości systemu plików dla menedżera kolejek DR RDQM

Aby zmienić wielkość systemu plików dla istniejącego menedżera kolejek odtwarzania po awarii (DR) replikowanego menedżera kolejek danych (RDQM), należy utworzyć kopię zapasową danych trwałych, a następnie odtworzyć dane do nowo utworzonego menedżera kolejek RDQM, który ma taką samą nazwę, ale system plików o innej wielkości.

O tym zadaniu

Menedżery kolejek replikowanych danych DR wymagają dedykowanego woluminu logicznego (systemu plików) i konfiguracji replikacji dysku. Te komponenty są konfigurowane tylko wtedy, gdy tworzony jest nowy menedżer kolejek. Nie można zmienić wielkości systemu plików po jego utworzeniu, ponieważ musi on mieć taką samą wielkość w każdym węźle. Aby zmienić wielkość systemu plików dla istniejącego zreplikowanego menedżera kolejek danych (RDQM), można utworzyć kopię zapasową danych trwałych, a następnie odtworzyć dane do nowo utworzonego menedżera kolejek RDQM, który ma taką samą nazwę, ale system plików o innej wielkości. Ta procedura zachowuje konfigurację, stan i komunikaty trwałe menedżera kolejek w momencie tworzenia kopii zapasowej.

Procedura

1. Utwórz kopię zapasową istniejącego menedżera kolejek RDQM w podstawowym węźle RDQM:
 - a) Określ podstawowy węzeł RDQM dla menedżera kolejek. Informacje na temat sposobu określania węzła podstawowego znajdują się w sekcji [rdqmstatus \(wyświetlanie statusu RDQM\)](#).
 - b) W podstawowym węźle RDQM, jeśli menedżer kolejek RDQM jest uruchomiony, zatrzymaj go za pomocą komendy **endmqm -w** lub **endmqm -i**.
 - c) Określ położenie katalogu danych menedżera kolejek, wyświetlając plik konfiguracyjny IBM MQ `mqm.ini`. W systemie Linux ten plik znajduje się w katalogu `/var/mqm`. Więcej informacji na temat produktu `mqm.ini` zawiera sekcja [“IBM MQ plik konfiguracyjny, mqm.ini”](#) na stronie 87.

Znajdź w pliku sekcję `QueueManager` dla menedżera kolejek. Katalog danych menedżera kolejek jest wartością klucza o nazwie `DataPath`. Więcej informacji na temat sekcji `QueueManager` zawiera sekcja [“Sekcja QueueManager pliku mqm.ini”](#) na stronie 98.

- d) Utwórz kopię zapasową katalogu danych menedżera kolejek. W systemie Linux można to zrobić za pomocą komendy **tar**. Na przykład, aby utworzyć kopię zapasową katalogu danych dla menedżera kolejek, można użyć następującej komendy. Należy zwrócić uwagę na ostatni parametr komendy, który jest pojedynczym znakiem kropki (.):

```
tar -cvzf qm-data.tar.gz -C queue_manager_data_dir .
```

- e) Determine the location of the queue manager log directory by viewing the IBM MQ queue manager configuration file `qm.ini`. Ten plik znajduje się w katalogu danych menedżera kolejek. Więcej informacji na temat pliku zawiera sekcja [“Pliki konfiguracyjne menedżera kolejek, qm.ini”](#) na stronie 99.

Katalog dzienników menedżera kolejek jest zdefiniowany jako wartość klucza `LogPath` w sekcji `Log`. Więcej informacji na temat sekcji zawiera sekcja [“Sekcja log pliku qm.ini”](#) na stronie 128.

- f) Utwórz kopię zapasową katalogu dzienników menedżera kolejek. W systemie Linux można to zrobić za pomocą komendy **tar**. Na przykład, aby utworzyć kopię zapasową katalogu dziennika dla

menedżera kolejek, można użyć następującej komendy. Należy zwrócić uwagę na ostatni parametr komendy, który jest pojedynczym znakiem kropki (.):

```
tar -cvzf qm-log.tar.gz -C queue_manager_log_dir .
```

- g) Usuń istniejący menedżer kolejek RDQM.
2. Odtwórz menedżer kolejek z systemem plików o wymaganej wielkości:

- a) Utwórz nowy menedżer kolejek RDQM o tej samej nazwie, co menedżer kolejek, dla którego utworzono kopię zapasową. Upewnij się, że system plików przydzielony dla menedżera kolejek RDQM o **crtmqm** jest wielkością, która jest wymagana, i jest wystarczająco duży, aby zawierał dane, dzienniki podstawowe i dzienniki dodatkowe dla istniejącego menedżera kolejek, a także dodatkowe miejsce na przyszłe rozszerzenie. Więcej informacji na temat tworzenia menedżera kolejek RDQM zawiera sekcja “Tworzenie odtwarzania po awarii RDQM” na stronie 578.
- b) Określ podstawowy węzeł RDQM dla menedżera kolejek. Informacje na temat sposobu określania węzła podstawowego znajdują się w sekcji [rdqmstatus \(wyświetlanie statusu RDQM\)](#).
- c) W podstawowym węźle RDQM, jeśli menedżer kolejek RDQM jest uruchomiony, zatrzymaj go za pomocą komendy **endmqm -w** lub **endmqm -i**.
- d) W podstawowym węźle RDQM określ nowe położenie katalogów danych i dzienników dla menedżera kolejek RDQM (należy użyć metod opisanych w krokach 1c i 1e).
- e) W podstawowym węźle RDQM usuń zawartość danych menedżera kolejek RDQM i katalogów dzienników, ale nie samych katalogów.
- f) W podstawowym węźle RDQM odtwórz kopię zapasową katalogu danych menedżera kolejek do pustego katalogu danych dla nowego menedżera kolejek RDQM, upewniając się, że prawo własności do pliku i uprawnienia są zachowywane. Jeśli kopia zapasowa została utworzona za pomocą komendy **tar** w kroku 1d, użytkownik root może użyć następującej komendy, aby odtworzyć ją:

```
tar -xvzpf qm-data.tar.gz -C queue_manager_data_dir
```

- g) W podstawowym węźle RDQM odtwórz kopię zapasową katalogu dzienników menedżera kolejek do pustego katalogu dziennika dla nowego menedżera kolejek RDQM, upewniając się, że prawo własności do pliku i uprawnienia są zachowywane. Jeśli kopia zapasowa została utworzona za pomocą komendy **tar** w kroku 1f, to użytkownik root może użyć następującej komendy, aby ją odtworzyć:

```
tar -xvzpf qm-log.tar.gz -C queue_manager_log_dir
```

- h) W podstawowym węźle RDQM edytuj odtworzony plik konfiguracyjny menedżera kolejek **qm.ini** w katalogu danych dla nowego menedżera kolejek RDQM. Zaktualizuj wartość klucza **LogPath** w sekcji **Log**, aby określić katalog dziennika dla nowego menedżera kolejek RDQM, który został określony w kroku 2d. Przejrzyj inne ścieżki do plików, które są zdefiniowane w pliku konfiguracyjnym, i zaktualizuj je, jeśli to konieczne. Na przykład może być konieczne zaktualizowanie następujących ścieżek:
- Ścieżka do plików dziennika błędów generowanych przez usługi komunikatów diagnostycznych.
 - Ścieżka do wyjść, które są wymagane przez menedżer kolejek.
 - Ścieżka do plików ładowania przełącznika, jeśli menedżer kolejek jest koordynatorem transakcji XA.
- i) Upewnij się, że menedżer kolejek jest wyświetlany przez komendę **dspmq**, a jej status jest zgłaszany jako ended. W poniższym przykładzie przedstawiono przykładowe dane wyjściowe dla menedżera kolejek RDQM DR:

```
$ dspmq -o status -o dr
QMNAME(QM1) STATUS(Ended normally) DR(Primary)
```

- j) Upewnij się, że odtworzone dane menedżera kolejek zostały zreplikowane do dodatkowego węzła RDQM za pomocą komendy **rdqmstatus** w celu wyświetlenia statusu menedżera kolejek. Status

DR powinien być zgłaszany jako Normal w każdym węźle. W poniższym przykładzie przedstawiono przykładowe dane wyjściowe menedżera kolejek RDQM DR w węźle podstawowym:

```
$ rdqmstatus -m QM1
Queue manager status:      Running
CPU:                       0.00
Memory:                    123MB
Queue manager file system: 51MB used, 1.0GB allocated [5%]
DR role:                   Primary
DR status:                 Normal
DR type:                   Synchronous
DR port:                   3000
DR local IP address:       192.168.20.1
DR remote IP address:     192.168.20.2
```

W poniższym przykładzie przedstawiono przykładowe dane wyjściowe menedżera kolejek RDQM DR w węźle odzyskiwania:

```
Queue manager status:      Ended immediately
DR role:                   Secondary
DR status:                 Normal
DR port:                   3000
DR local IP address:       192.168.20.2
DR remote IP address:     192.168.20.1
```

- k) Uruchom menedżer kolejek w podstawowym węźle RDQM.
- l) Wykonaj przetączenie menedżera kolejek do węzła odzyskiwania, aby upewnić się, że wymagana konfiguracja została pomyślnie nawiązana. Patrz [“Przetączenie się do węzła odzyskiwania” na stronie 591](#).

V 9.1.5 *Zapisywanie statusu trwałego aplikacji*

Istnieje możliwość przechowywania trwałych informacji o statusie odnoszących się do aplikacji razem z innymi danymi menedżera kolejek.

Każdy menedżer kolejek produktu IBM MQ ma dedykowany system plików dla trwałego stanu systemu plików, który zawiera zarówno dane jego kolejki, jak i dziennik odtwarzania. W konfiguracji RDQM system plików jest kopiowany za pomocą woluminu logicznego, który jest replikowany między systemami Linux (węzłami). System plików zawiera katalog `userdata`, którego można użyć do przechowywania trwałych informacji o statusie dla aplikacji. W związku z tym, gdy replikowany menedżer kolejek danych jest przenoszony w celu uruchomienia w innym węźle w konfiguracji RDQM, kontekst aplikacji jest dostępny oraz kontekst menedżera kolejek. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [Zawartość katalogu w systemach Unix i Linux](#).

Jeśli użytkownik wybierze opcję zapisania stanu aplikacji w katalogu `userdata`, należy mieć świadomość, że dane zapisane w tym położeniu mogą korzystać z dostępnego miejsca na dysku przydzielonego do menedżera kolejek. Należy zapewnić dostępność wystarczającej ilości miejsca na dysku dla menedżera kolejek w celu zapisania danych kolejki, dzienników i innych trwałych informacji o stanie.

Katalog `userdata` ma prawa własności użytkownika i grupy `mqm`. Jest on dostępny do odczytu na świecie, dzięki czemu użytkownicy mogą uzyskiwać do niego dostęp bez konieczności posiadania w grupie administratorów produktu IBM MQ (czyli `mqm`). Nie można modyfikować uprawnień do katalogu `userdata`, ale można w nim tworzyć treść z dowolnymi prawami własności i uprawnieniami, które są wymagane.

W trakcie przetączenia awaryjnego menedżera kolejek RDQM menedżer kolejek jest zakończony, a jego system plików jest odłączony od bieżącego węzła RDQM. System plików zostanie następnie podłączony, a menedżer kolejek zrestartowany w innym węźle w konfiguracji RDQM. System plików nie może być odłączony, jeśli proces ma otwarty uchwyt dla jednego z jego plików. Aby upewnić się, że przetączenie awaryjne menedżera kolejek może zostać zakończone, jeśli nie można odłączyć systemu plików menedżera kolejek, procesy, które mają otwarty uchwyt pliku, są wysyłane do sygnału SIGTERM, a następnie do SIGKILL, jeśli otwarte uchwyty nie są zwalniane. Aplikacje muszą być zaprojektowane tak, aby mogły prawidłowo odpowiadać na SIGTERM. Jeśli aplikacje lub procesy są skonfigurowane jako usługa menedżera kolejek, podczas zarządzanego przetączenia awaryjnego można je zakończyć podczas

zamykania menedżera kolejek, zanim system plików nie zostanie odłączony. Jeśli aplikacja lub proces nie jest skonfigurowany jako usługa menedżera kolejek lub wystąpi niezarządzone przetączenie awaryjne, takie jak utrata quorum, to prawdopodobnie wysyłane będą sygnały w celu zwolnienia systemu plików.

Linux

V 9.1.0

Zarządzanie podstawowymi i dodatkowymi parametrami DR

RDQMs

Istnieje możliwość zmiany dodatkowego menedżera kolejek danych zreplikowanego odtwarzania po awarii (DR RDQM) w podstawowym obiekcie DR RDQM. Istnieje również możliwość zmiany instancji podstawowej w instancję dodatkową.

O tym zadaniu

Komenda **rdqmdr** służy do zmiany instancji dodatkowej obiektu RDQM w instancji podstawowej. Może być konieczne wykonanie tej czynności, jeśli z jakiegoś powodu utracisz instancję podstawową. Następnie można uruchomić menedżer kolejek i uruchomić go w węźle odzyskiwania.

Można również użyć komendy **rdqmdr**, aby zmienić podstawową instancję obiektu RDQM na instancję dodatkową. Może być konieczne wykonanie tego działania, na przykład w przypadku rekonfigurowania systemu.

Aby pobrać dokładną komendę potrzebną do utworzenia dodatkowej instancji tego menedżera kolejek w węźle odzyskiwania, można również użyć **rdqmdr** w podstawowym menedżerze kolejek.

Komendy **rdqmdr** można użyć jako użytkownika w grupie mqm, jeśli użytkownik może użyć komendy sudo. W przeciwnym razie użytkownik musi być zalogowany jako użytkownik root.

Procedura

- Aby zmienić instancję dodatkową DR RDQM w instancję podstawową, wprowadź następującą komendę:

```
rdqmdr -m QMname -p
```

Wykonanie tej komendy nie powiedzie się, jeśli podstawowa instancja menedżera kolejek jest nadal uruchomiona, a łącze replikacji DR nadal działa.

- Aby zmienić podstawową instancję menedżera kolejek w instancję dodatkową, wprowadź następującą komendę:

```
rdqmdr -m QMname -s
```

- Aby wyświetlić komendę **crtmqm** wymaganą do skonfigurowania dodatkowej instancji menedżera kolejek, wprowadź następującą komendę w węźle podstawowym:

```
rdqmdr -d -m QMname
```

Aby utworzyć dodatkową instancję RD RDQM, można wprowadzić zwróconej komendy **crtmqm** w węźle drugorzędym.

Linux

V 9.1.0

Uruchamianie, zatrzymywanie i wyświetlanie stanu obiektu DR

RDQM

Warianty standardowych komend sterujących produktem IBM MQ umożliwiają uruchamianie, zatrzymywanie i wyświetlanie bieżącego stanu replikowanego menedżera kolejek danych odtwarzania po awarii (DR RDQM).

O tym zadaniu

Użytkownik musi uruchomić komendy, które uruchamiają, zatrzymują i przeglądają bieżący stan replikowanego menedżera kolejek danych (RDQM) jako użytkownika należącego do grupy mqm.

Należy uruchomić komendy, aby uruchomić i zatrzymać menedżer kolejek w węźle podstawowym dla tego menedżera kolejek (czyli węzła, w którym aktualnie działa menedżer kolejek).

Procedura

- Aby uruchomić program DR RDQM, wprowadź następującą komendę w węźle podstawowym RDQM:

```
strmqm qmname
```

gdzie *qmname* to nazwa obiektu RDQM, który ma zostać uruchomiony.

- Aby zatrzymać obiekt RDQM, wprowadź następującą komendę w węźle podstawowym RDQM:

```
endmqm qmname
```

gdzie *qmname* jest nazwą obiektu RDQM, który ma zostać zatrzymany.

- Aby wyświetlić stan obiektu RDQM, wprowadź następującą komendę:

```
dspmqr -m QMname
```

Informacje o stanie, które są danymi wyjściowymi, zależą od tego, czy komenda jest uruchamiana w węźle podstawowym lub drugorzędym RDQM. W przypadku uruchomienia w węźle podstawowym wyświetlany jest jeden z normalnych komunikatów o statusie zwracanych przez program **dspmqr**. Jeśli komenda zostanie uruchomiona w węźle drugorzędym, zostanie wyświetlony status **Ended immediately**. Na przykład, jeśli program **dspmqr** jest uruchomiony w węźle RDQM7, mogą zostać zwrócone następujące informacje:

QMNAME (DRQM8)	STATUS (Ended immediately)
QMNAME (DRQM7)	STATUS (Running)

Za pomocą argumentów z produktem **dspmqr** można określić, czy obiekt RDQM jest skonfigurowany do odtwarzania po awarii, oraz czy jest on aktualnie podstawowym, czy też instancją dodatkową:

```
dspmqr -m QMname -o (dr | DR)
```

Wyświetlana jest jedna z następujących odpowiedzi:

DRROLE()

Wskazuje, że menedżer kolejek nie jest skonfigurowany do odtwarzania po awarii.

DRROLE(Primary)

Wskazuje, że menedżer kolejek jest skonfigurowany jako podstawowy DR.

DRROLE(Secondary)

Wskazuje, że menedżer kolejek jest skonfigurowany jako dodatkowy DR.

Odsyłacze pokrewne

[dspmqr](#)

[endmqm](#)

[strmqm](#)

Linux V 9.1.0 Wyświetlanie statusu DR RDQM

Istnieje możliwość wyświetlenia statusu wszystkich menedżerów kolejek danych zreplikowanych w przypadku odtwarzania po awarii (DR RDQMs) w węźle lub szczegółowych informacji dla określonego obiektu DR RDQM.

O tym zadaniu

Komenda **rdqmstatus** służy do wyświetlania statusu wszystkich obiektów RDQM DR lub poszczególnych obiektów RDQMs.

Aby uruchomić komendę **rdqmstatus**, należy być użytkownikiem w grupie **mqm**. Komendę można uruchomić w jednym z węzłów pary DR RDQM.

Procedura

- Aby wyświetlić status wszystkich obiektów RDQM w węźle, należy uruchomić w tym węźle następującą komendę:

```
rdqmstatus
```

Wyświetlany jest status DR RDQMs w węźle, na przykład:

```
Queue manager name:      DRQM8
Queue manager status:    Ended immediately
DR role:                 Secondary

Queue manager name:      DRQM7
Queue manager status:    Running
DR role:                 Primary
```

- Aby wyświetlić status konkretnego obiektu RDQM, wprowadź następującą komendę:

```
rdqmstatus -m qmname
```

Poniższa tabela zawiera podsumowanie informacji, które są zwracane.

<i>Tabela 35. Atrybuty statusu</i>		
atrybut statusu	Możliwe wartości	Po wyświetleniu
Status menedżera kolejek	stan (wyświetlany przez dspmq)	Zawsze wyświetlane
Procesor	<i>n.nn%</i>	Wyświetlane tylko wtedy, gdy obiekt RDQM w bieżącym węźle ma rolę podstawową
Pamięć	<i>nnnMB</i>	Wyświetlane tylko wtedy, gdy obiekt RDQM w bieżącym węźle ma rolę podstawową
System plików menedżera kolejek	<i>nnnMB</i> użyte, <i>n.nGB</i> przydzielone [<i>n%</i>]	Wyświetlane tylko wtedy, gdy obiekt RDQM w bieżącym węźle ma rolę podstawową
Rola odtwarzania po awarii	Podstawowy Dodatkowy Nieznany	Zawsze wyświetlane
Status odtwarzania po awarii	Stan normalny	Normalna operacja
	Synchronizacja w toku	Synchronizacja jest w toku
	Partycjonowane	Menedżer kolejek został uruchomiony na obu węzłach, podczas gdy sieć replikacji DR jest niedostępna.
	System zdalny jest niedostępny	Utracono połączenie z innym węzłem
	Niespójne	Synchronizacja została w toku, ale została przerwana
	Odtwarzanie obrazu stanu	Użytkownik wybrał opcję powrotu do obrazu stanu, który został zabrany, gdy menedżer kolejek wszedł w stan niespójny.

Tabela 35. Atrybuty statusu (kontynuacja)		
atrybut statusu	Możliwe wartości	Po wyświetleniu
	System zdalny nie jest skonfigurowany	Podstawowa instancja obiektu RDQM została skonfigurowana, ale nie skonfigurowano żadnej instancji dodatkowej
	Negocjacja nie powiodła się	Jeden z węzłów został ustawiony na replikację synchroniczną, a drugi na replikację asynchroniczną.
Typ DR	Synchroniczny lub asynchroniczny	Zawsze wyświetlane
Port odtwarzania po awarii	<i>numer_portu</i> (port TCP/IP używany do replikowania danych dla tego menedżera kolejek)	Zawsze wyświetlane
Adres IP lokalnego adresu IP	Lokalny adres IP, z którego ten menedżer kolejek jest replikowany dla DR	Zawsze wyświetlane
Zdalny adres IP DR	Zdalny adres IP tego menedżera kolejek jest replikowany dla DR.	Zawsze wyświetlane
Brak danych synchronizacji z DR	<i>n</i> kB	Wyświetlane, gdy węzeł zdalny jest niedostępny lub niespójny
Postęp synchronizacji odtwarzania po awarii	<i>n</i> %	Wyświetlane, gdy synchronizacja jest w toku
DR szacowany czas do zakończenia	<i>RRRR-MM-DD HH:MM:SS</i>	Wyświetlane, gdy synchronizacja jest w toku
Postęp rewersji obrazu stanu	<i>n</i> %	Wyświetlane, gdy status DR to Reverting to snapshot. Status jest liczony w dół, a więc 0% oznacza ukończenie

Przykład

Przykład statusu normalnego w węźle podstawowym:

```
Queue manager status:      Running
CPU:                       0.00
Memory:                    123MB
Queue manager file system: 51MB used, 1.0GB allocated [5%]
DR role:                   Primary
DR status:                 Normal
DR type:                   Synchronous
DR port:                   3000
DR local IP address:       192.168.20.1
DR remote IP address:      192.168.20.2
```

Przykład statusu normalnego w węźle drugorzędym:

```
Queue manager status:      Ended immediately
DR role:                   Secondary
DR status:                 Normal
DR port:                   3000
DR local IP address:       192.168.20.2
DR remote IP address:      192.168.20.1
```

Przykład statusu w węźle podstawowym, gdy trwa synchronizacja:

```
Queue manager status: Running
CPU: 0.53
Memory: 124MB
Queue manager file system: 51MB used, 1.0GB allocated [5%]
DR role: Primary
DR status: Synchronization in progress
DR type: Synchronous
DR port: 3000
DR local IP address: 192.168.20.1
DR remote IP address: 192.168.20.2
DR synchronization progress: 11.0%
DR estimated time to completion: 2017-09-06 14:55:05
```

Przykład węzła podstawowego, pokazujący, że jest on podzielony na partycje:

```
Queue manager status: Running
CPU: 0.02
Memory: 124MB
Queue manager file system: 51MB used, 1.0GB allocated [5%]
DR role: Primary
DR status: Partitioned
DR type: Synchronous
DR port: 3000
DR local IP address: 192.168.20.1
DR remote IP address: 192.168.20.2
```

Odsyłacze pokrewne

 [rdqmstatus](#)

  ***Działanie w środowisku odtwarzania po awarii***

Istnieje wiele sytuacji, w których użytkownik może chcieć przetączyć się do dodatkowego menedżera kolejek w konfiguracji odtwarzania po awarii.

Odtwarzanie po awarii

Po zakończeniu utraty głównego menedżera kolejek w ośrodku głównym, należy uruchomić dodatkowy menedżer kolejek w ośrodku zapasowym. Aplikacje ponownie łączą się z menedżerem kolejek w ośrodku zapasowym, a dodatkowy menedżer kolejek przetwarza komunikaty aplikacji. Kroki podjęte w celu przywrócenia poprzedniej konfiguracji zależą od przyczyny niepowodzenia. Na przykład całkowita utrata głównego węzła w porównaniu z utratą chwilowo.

Kroki, które należy wykonać po chwilowo utracie głównego serwisu, należy zapoznać się z [“Przetącznie się do węzła odzyskiwania”](#) na stronie 591. Kroki, które należy wykonać po wykonaniu trwałej awarii, znajdują się w sekcji [“Zastępowanie uszkodzonego węzła w konfiguracji odtwarzania po awarii”](#) na stronie 592.

Obsługa testów odtwarzania po awarii

Konfigurację odtwarzania po awarii można przetestować, tymczasowo przetączając się do instancji dodatkowej i sprawdzając, czy aplikacje mogą pomyślnie nawiązać połączenie. Postępując zgodnie z tą samą procedurą, jak w przypadku przetączenia się po wystąpieniu tymczasowej awarii węzła podstawowego, należy zapoznać się z [“Przetącznie się do węzła odzyskiwania”](#) na stronie 591.

Odtwarzanie obrazu stanu

Jeśli podczas synchronizacji wystąpi błąd w węźle podstawowym, można przywrócić obraz stanu danych menedżera kolejek drugorzędnych tuż przed rozpoczęciem synchronizacji. Następnie serwer pomocniczy jest przywracany do stanu spójnego i może być uruchamiany jako podstawowy. Aby powrócić do obrazu stanu, należy wykonać drugi element w podstawowym, zgodnie z opisem w sekcji [“Przetącznie się do węzła odzyskiwania”](#) na stronie 591. Przed uruchomieniem menedżera kolejek należy sprawdzić, czy przywrócenie stanu obrazu stanu zostało zakończone (za pomocą komendy **rdqmstatus**).

  ***Przetącznie się do węzła odzyskiwania***

Jeśli w ośrodku głównym wystąpi awaria, należy wykonać kroki w celu przetączenia się do ośrodka odtwarzania.

O tym zadaniu

Po utracie głównego menedżera kolejek w ośrodku głównym, w ośrodku zapasowym w ośrodku zapasowym zostanie uruchomiony dodatkowy menedżer kolejek, a następnie zostanie on uruchomiony. Aplikacje ponownie łączą się z menedżerem kolejek w ośrodku odtwarzania, a menedżer kolejek przetwarza komunikaty aplikacji. Tej procedury można również użyć do przetestowania węzła odzyskiwania.

Ważne: Przed promowaniu pierwotnej instancji dodatkowej należy upewnić się, że podstawowa instancja menedżera kolejek została zatrzymana i wykonana w instancji dodatkowej. W przeciwnym razie dane partycjonowane mogą być naliczane.

Użytkownik musi być zalogowany jako użytkownik root lub zalogowany jako użytkownik, który należy do grupy mqm i ma niezbędną konfigurację sudo.

Procedura

1. Jeśli ta procedura jest używana do testowania drugorzędowego menedżera kolejek (czyli instancja podstawowa jest nadal uruchomiona), należy zatrzymać instancję podstawową i ponownie wyznaczyć ją jako instancję dodatkową:

```
endmqm qmname  
rdqmdr -m qmname -s
```

2. Aby utworzyć drugorzędny menedżer kolejek w węźle podstawowym, wprowadź następującą komendę w węźle odzyskiwania:

```
rdqmdr -m qmname -p
```

3. Uruchom menedżer kolejek, wprowadzając następującą komendę:

```
strmqm qmname
```

4. Upewnij się, że aplikacje ponownie łączą się z menedżerem kolejek w menedżerze kolejek odtwarzania. Po zdefiniowaniu kanałów z listą alternatywnych nazw połączeń, określając podstawowe i dodatkowe menedżery kolejek, aplikacje będą automatycznie łączyć się z nowym podstawowym menedżerem kolejek.

Odsyłacze pokrewne

[strmqm](#)

[rdqmdr](#)

  *Zastępowanie uszkodzonego węzła w konfiguracji odtwarzania po awarii*

Jeśli jeden z węzłów zostanie utracony w konfiguracji odtwarzania po awarii, można zastąpić węzeł i odtworzyć konfigurację odtwarzania po awarii, wykonując tę procedurę.

O tym zadaniu

Jeśli awaria wystąpi w taki sposób, że węzeł w ośrodku głównym jest poza naprawą, można zastąpić uszkodzony węzeł, gdy menedżer kolejek jest uruchomiony w węźle odzyskiwania, a następnie odtworzyć pierwotną konfigurację odtwarzania po awarii. Węzeł zastępujący musi przyjąć tożsamość węzła, który uległ awarii: nazwa i adres IP muszą być takie same.

Użytkownik musi być zalogowany jako użytkownik root lub zalogowany jako użytkownik, który należy do grupy mqm i ma niezbędną konfigurację sudo.

Procedura

Po utracie menedżera kolejek w ośrodku głównym wykonaj następujące kroki:

1. W węźle odzyskiwania uruchom następujące komendy, aby menedżer kolejek drugorzędnych był pełniony przez rolę podstawową:

```
rdqmdr -m QMname -p
```

Gdzie *NazwaMenedżeraKolejek* to nazwa menedżera kolejek.

2. Pobierz komendę, która będzie potrzebna do uruchomienia w zastępczym węźle podstawowym w celu ponownego skonfigurowania odtwarzania po awarii:

```
rdqmdr -m QMname -d
```

Skopiuj dane wyjściowe tej komendy.

3. Uruchom następującą komendę, aby uruchomić menedżer kolejek:

```
strmqm QMname
```

4. Upewnij się, że aplikacje ponownie łączą się z menedżerem kolejek w węźle odzyskiwania. Po zdefiniowaniu kanałów z listą alternatywnych nazw połączeń, określając podstawowe i dodatkowe menedżery kolejek, aplikacje będą automatycznie łączyć się z nowym podstawowym menedżerem kolejek.
5. Zastąp uszkodzony węzeł na stronie głównej i skonfiguruj go tak, aby miał taką samą nazwę i adres IP, który był używany do odtwarzania po awarii w oryginalnym węźle. Następnie należy skonfigurować odtwarzanie po awarii, uruchamiając komendę **crtmqm** skopiowaną w kroku 2. W tej chwili istnieje dodatkowa instancja menedżera kolejek, a instancja podstawowa synchronizuje swoje dane z instancją dodatkową.
6. Zakończ bieżącą instancję podstawową.
7. Po zakończeniu synchronizacji utwórz instancję podstawową, która jest uruchomiona w węźle odzyskiwania po raz kolejny:

```
rdqmdr -m QMname -s
```

8. W zastępczym węźle podstawowym wykonaj dodatkową instancję menedżera kolejek w instancji podstawowej:

```
rdqmdr -m QMname -p
```

9. W zastępczym węźle podstawowym uruchom menedżer kolejek:

```
strmqm QMname
```

Odtworzono konfigurację, ponieważ była ona przed awarią w głównym ośrodku.

Odsyłacze pokrewne

[strmqm](#)

[rdqmdr](#)

[endmqm](#)

Rozstrzygnięcie niespójnego problemu w DR RDQM

Status DR produktu *inconsistent* może być zgłaszany, jeśli synchronizacja nie powiedzie się między podstawową a drugorzędną instancją menedżera kolejek.

O tym zadaniu

Niespójny stan jest zgłaszany w dodatkowej instancji menedżera kolejek, ponieważ połączenie replikacji z podstawową instancją zostało utracone podczas operacji synchronizacji. Być może konieczne będzie podjęcie działań w celu rozwiązania tej sytuacji. Rozważmy następującą sekwencję zdarzeń:

1. Menedżer kolejek podstawowych DR zsynchronizowany z dodatkowym menedżerem kolejek DR
2. Utracono połączenie replikacji między podstawowym i dodatkowym

3. Połączenie replikacji odtworzone między podstawowym i dodatkowym
4. Resynchronizacja występuje wtedy, gdy dodatkowy menedżer kolejek DR przechwyci z głównego menedżera kolejek DR. W tym czasie status DR produktu synchronization in progress jest zgłaszany zarówno dla menedżerów kolejek.
5. Jeśli replikacja zostanie ponownie utracona podczas resynchronizacji, status na serwerze pomocniczym DR jest zgłaszany jako Inconsistent.

Jeśli węzeł udostępniający podstawowy menedżer kolejek nadal działa, a połączenie replikacji może zostać odtworzone, resynchronizacja jest wykonywana automatycznie. Niespójny stan jest rozstrzygany bez podejmowania żadnych działań.

Jeśli węzeł, na którym znajduje się podstawowy menedżer kolejek, nie działa, można rozstrzygnąć niespójny stan, implementując obraz stanu z powrotem do obrazu stanu w dodatkowym menedżerze kolejek. Ta operacja powoduje cofanie danych do ostatniego znanego stanu.

Procedura

Aby rozwiązać niespójny stan:

1. W węźle odzyskiwania ustaw instancję drugorzędną w instancji podstawowej:

```
rdqmdr -m qmname -p
```

Rozpoczyna się operacja powrotu do obrazu stanu.

2. W węźle odzyskiwania sprawdź status menedżera kolejek, aby sprawdzić, czy operacja przywracania do obrazu stanu została zakończona:

```
rdqmstatus -m qmname
```

3. Jeśli status menedżera kolejek to Normal, uruchom menedżer kolejek:

```
strmqm qmname
```

Rozwiązywanie problemu podzielonego na partycje (podzielonego mózgu) w DR RDQM

Problem z partycjami może wystąpić, jeśli oba menedżery kolejek w parze odtwarzania po awarii działają w roli podstawowej w tym samym czasie.

O tym zadaniu

Jeśli instancja drugorzędna menedżera kolejek została awansowana w węźle odzyskiwania, podczas gdy pierwotna instancja podstawowa nadal była uruchamiana w węźle głównym, to w rzeczywistości istnieją dwie wersje tego samego uruchomionego menedżera kolejek, z których każdy ma własny widok danych menedżera kolejek. Status DR dla menedżera kolejek w każdym węźle jest zgłaszany jako Partitioned.

Należy zdecydować, który z dwóch menedżerów kolejek ma najbardziej poprawny widok danych, i zachować ten zestaw podczas usuwania drugiego. Aby zakończyć tę operację, należy użyć komendy **rdqmdr**.

Procedura

- Aby zachować dane z menedżera kolejek w węźle odzyskiwania:
 - a) Upewnij się, że obie instancje menedżera kolejek są zatrzymane.
 - b) Określ, że menedżer kolejek w węźle głównym jest dodatkowym węzłem:

```
rdqmdr -m qmname -s
```

- c) Określ, że menedżer kolejek w węźle odzyskiwania jest podstawowym węzłem:

```
rdqmdr -m qmname -p
```

Rozpoczyna się synchronizacja z danymi pochodzącą z menedżera kolejek w węźle odzyskiwania, który jest kopiowany do węzła głównego.

d) Sprawdź status synchronizacji:

```
rdqmstatus -m qmname
```

e) Po zakończeniu synchronizacji zdegraduj menedżera kolejek w węźle odzyskiwania:

```
rdqmdr -m qmname -s
```

f) Promuj menedżer kolejek w głównym węźle i uruchom go:

```
rdqmdr -m qmname -p  
strmqm qmname
```

- Aby zachować dane z menedżera kolejek w węźle głównym:

a) Upewnij się, że obie instancje menedżera kolejek są zatrzymane.

b) Określ, że menedżer kolejek w węźle odzyskiwania ma wartość drugorzędą:

```
rdqmdr -m qmname -s
```

c) Określ, że menedżer kolejek w węźle głównym jest podstawowym węzłem:

```
rdqmdr -m qmname -p
```

Rozpoczyna się synchronizacja z danymi pochodzącą z menedżera kolejek w głównym węźle kopiowanym do węzła odzyskiwania.

d) Sprawdź status synchronizacji:

```
rdqmstatus -m qmname
```

e) Po zakończeniu synchronizacji uruchom menedżer kolejek w węźle głównym:

```
strmqm qmname
```

V 9.1.5


Linux

Odtwarzanie po awarii RDQM i wysoka dostępność

Można skonfigurować replikowany menedżer kolejek danych (RDQM), który działa w grupie wysokiej dostępności w jednym ośrodku, ale może przełączać się awariami do innej grupy wysokiej dostępności w innym ośrodku, jeśli wystąpi jakaś awaria, która sprawia, że pierwsza grupa jest niedostępna. Jest to znane jako DR/HA RDQM.

DR/HA RDQM łączy w sobie funkcje wysokiej dostępności RDQM (patrz [“Wysoka dostępność RDQM” na stronie 548](#)) oraz odtwarzanie po awarii RDQM (patrz [“Odtwarzanie po awarii RDQM” na stronie 574](#)).

Na poniższym diagramie przedstawiono przykład DR/HA RDQM.



Replikacja między serwerem DR/HA RDQMs w głównym ośrodku a miejscem odtwarzania po awarii jest zawsze asynchroniczna. W przypadku replikacji asynchronicznej operacje takie jak IBM MQ PUT lub GET są kompletne i zwracane do aplikacji, zanim zdarzenie zostanie zreplikowane do dodatkowego menedżera kolejek.

W razie potrzeby można mieć dwa aktywne ośrodki, a nie 'main' i 'recovery', tak więc niektóre z Twojego DR/HA RDQMs działają na jednej stronie, a niektóre z drugiej podczas normalnej pracy. Jeśli wystąpi awaria, a jeden ośrodek stanie się niedostępny, wówczas wszystkie obiekty RDQMs DR/HA działają w tej samej grupie wysokiej dostępności w tym samym ośrodku.

Każda grupa wysokiej dostępności jest skonfigurowana w taki sam sposób, jak zwykła grupa wysokiej dostępności. Istnieje możliwość zdefiniowania sieciowych adresów IP dla DR/HA RDQM w każdej grupie wysokiej dostępności. Zmienny adres IP może być taki sam lub inny dla każdej grupy wysokiej dostępności.

Nie można zaktualizować istniejącego obiektu RDQM w taki sposób, aby był to DR/HA RDQM, należy utworzyć obiekt DR/HA RDQM. (Jeśli jest to wymagane, można utworzyć kopię zapasową danych istniejącego obiektu RDQM, usunąć go, utworzyć ponownie jako DR/HA RDQM, a następnie odtworzyć dane, patrz sekcja ["Tworzenie kopii zapasowej i odtwarzanie danych menedżera kolejek produktu IBM MQ"](#) na stronie 643).

Aby skonfigurować DR/HA RDQMs, należy wykonać następujące główne kroki:

1. Skonfiguruj grupę wysokiej dostępności w serwisie głównym.
2. Skonfiguruj grupę wysokiej dostępności w serwisie 'recovery'.
3. Utwórz podstawowy/podstawowy obiekt DR/HA RDQM w jednym węźle grupy wysokiej dostępności w ośrodku głównym.
4. Utwórz podstawowe/dodatkowe obiekty RDQM DR/HA na pozostałych dwóch węzłach w ośrodku głównym.
5. Zdefiniuj zmienny adres IP dla aplikacji w celu uzyskania dostępu do DR/HA RDQM, gdy jest on uruchomiony na dowolnym węźle grupy wysokiej dostępności w ośrodku głównym.
6. Utwórz dodatkowy/podstawowy obiekt DR/HA RDQM w jednym węźle grupy wysokiej dostępności w ośrodku odtwarzania.
7. Utwórz dodatkowy/dodatkowy obiekt DR/HA RDQMs na pozostałych dwóch węzłach w ośrodku 'odtworzenia'.
8. Zdefiniuj zmienny adres IP dla aplikacji, aby uzyskać dostęp do DR/HA RDQM, gdy jest on uruchomiony na dowolnym z węzłów grupy wysokiej dostępności w ośrodku 'odtworzenia'.

Szczegółowe informacje o każdym z tych kroków znajdują się w następujących tematach.

Wymagania dotyczące rozwiązania DR/HA RDQM

Wymagania dotyczące rozwiązania DR/HA RDQM są takie same, jak w przypadku rozwiązania wysokiej dostępności RDQM i rozwiązania DR RDQM.

Szczegółowe informacje na temat wymagań dotyczących części HA konfiguracji zawiera sekcja [“Wymagania dotyczące rozwiązania RDQM HA”](#) na stronie 551.

Szczegółowe informacje na temat części konfiguracji DR można znaleźć w sekcji [“Wymagania dotyczące rozwiązania RDQM DR”](#) na stronie 576.

Konfigurowanie grup wysokiej dostępności dla DR/HA RDQMs

Należy utworzyć grupę wysokiej dostępności zarówno na stronie głównej, jak i w serwisach odtwarzania. Jeśli istnieje grupa wysokiej dostępności w dowolnym ośrodku, można utworzyć obiekty RDQM DR/HA w tej grupie wysokiej dostępności. (Istniejące obiekty RDQMs będą nadal działać tak jak poprzednio).

Procedura jest taka sama, jak opisana w przypadku wysokiej dostępności produktu RDQM, patrz sekcja [“Definiowanie klastra Pacemaker \(grupa wysokiej dostępności\)”](#) na stronie 554.

Podczas definiowania grupy wysokiej dostępności należy określić adresy IP używane do monitorowania i replikacji przez każdy węzeł w pliku `rdqm.ini`. Podczas tworzenia grupy wysokiej dostępności w celu obsługi RDQM DR/HA można również określić adresy IP używane do replikacji DR przez definiującą grupę wysokiej dostępności, a także adresy IP używane do replikacji DR przez węzły w innej grupie wysokiej dostępności pary DR. (Jeśli adresy IP replikacji DR nie zostaną określone w pliku `rdqm.ini`, można je określić w wierszu komend podczas tworzenia obiektu DR/HA RDQM).

Jeśli konfigurowana jest istniejąca grupa wysokiej dostępności, można dodać adresy IP replikacji DR do istniejącego pliku `rdqm.ini`. Nie ma potrzeby ponownego uruchamiania produktu `rdqmadm` po zaktualizowaniu produktu `rdqm.ini`, ale przed utworzeniem dowolnego obiektu DR/HA RDQMs należy zaktualizować produkt `rdqm.ini`.


Za pomocą atrybutu `DR_Replication` w sekcjach `Node` można określić interfejsy replikacji DR w definiowanych grupach wysokiej dostępności, na przykład:

```
Node:
  Name=Node1
  HA_Replication=192.168.0.1
  DR_Replication=192.168.1.1
Node:
  Name=Node2
  HA_Replication=192.168.0.2
  DR_Replication=192.168.1.2
Node:
  Name=Node3
  HA_Replication=192.168.0.3
  DR_Replication=192.168.1.3
```

Użyj sekcji `DRGroup`, aby określić adresy replikacji DR dla zdalnej grupy wysokiej dostępności, na przykład:

```
DRGroup:
  Name=DR1
  DR_Replication=192.168.2.1
  DR_Replication=192.168.2.2
  DR_Replication=192.168.2.3
```

Poniższy diagram ilustruje tę konfigurację:



Jeśli nie zostaną określone adresy IP replikacji DR dla węzłów w lokalnej grupie wysokiej dostępności w pliku `rdqm.ini` lub w wierszu komend podczas tworzenia obiektu RDQM typu DR/HA, to interfejsy `HA_Replication` zdefiniowane dla każdego węzła są używane do replikacji DR. Należy określić zdalne adresy replikacji grupy HA DR w pliku `rdqm.ini` lub w wierszu komend **`crtmqm`**.

V 9.1.5 Linux Tworzenie DR/HA RDQMs

Za pomocą komendy **`crtmqm`** można utworzyć zreplikowany menedżer kolejek danych (RDQM) w konfiguracji DR/HA.

O tym zadaniu

Istnieje możliwość utworzenia DR/HA RDQM jako użytkownika w grupie `mqm`, jeśli użytkownik może korzystać z funkcji `sudo`. W przeciwnym razie należy utworzyć obiekt RDQM jako użytkownik `root`.

Należy utworzyć liczbę RDQM DR/HA:

- W grupie wysokiej dostępności w serwisie "main":
 - W węźle, w którym menedżer kolejek ma być uruchamiany w normalnych warunkach, należy utworzyć podstawowy/podstawowy obiekt DR/HA RDQM.
 - Na każdym z pozostałych dwóch węzłów w grupie wysokiej dostępności utwórz podstawowy/dodatkowy obiekt DR/HA RDQM.
- W grupie wysokiej dostępności na stronie 'recovery':
 - W węźle, w którym zostanie uruchomiony menedżer kolejek, jeśli zakończy się on niepowodzeniem w ośrodku odtwarzania, utwórz drugorzędny/podstawowy obiekt DR/HA RDQM. Dane wyjściowe komendy można wykorzystać podczas tworzenia podstawowego/podstawowego menedżera kolejek w serwisie głównym.
 - Na każdym z pozostałych dwóch węzłów w grupie wysokiej dostępności utwórz dodatkowy/dodatkowy dysk DR/HA RDQM.

Wszystkie instancje menedżera kolejek muszą mieć taką samą nazwę i przydzieloną taką samą ilość pamięci masowej.

Procedura

- Aby utworzyć podstawowy/podstawowy obiekt DR/HA RDQM:
 - a) Wprowadź następującą komendę:

```
crtmqm -sx -rr p
[-rl DRLocalIP1,DRLocalIP2,DRLocalIP3]
(-ri DRRemoteIP1,DRRemoteIP2,DRRemoteIP3 | -in GroupName)
-ip DRPort
[-z] [-q] [-c Text] [-d DefXmitQ] [-h MaxHandles]
[-g ApplicationGroup] [-oa user|group]
[-t TrigInt] [-u DeadQ] [-x MaxUMsgs]
[-lp LogPri] [-ls LogSec]
```

```
[-lc | -ll | -lla | -lln] [-lf LogFileSize]
[-p Port] [-fs FilesystemSize] QMgrName
```

gdzie:

-sx

Wskazuje, że początkowa rola wysokiej dostępności jest podstawowa.

-rr p

Wskazuje, że początkowa rola DR jest podstawowa.

-rl DRLocalIP1, DRLocalIP2, DRLocalIP3

Opcjonalnie podaj adresy IP interfejsów DR na trzech węzłach w ośrodku lokalnym (to znaczy "głównym"). Jeśli nie zostanie podany, zostaną użyte adresy IP określone w pliku `rdqm.ini`.

-ri DRRemoteIP1, DRRemoteIP2, DRRemoteIP3

Podaj adresy IP interfejsów DR na trzech węzłach w zdalnym ośrodku (to znaczy ośrodek 'odtworzenia'). Należy określić ten parametr lub parametr `-rn`.

-rn GroupName

Podaj nazwę zdalnej grupy wysokiej dostępności zgodnie z nazwą podaną w pliku `rdqm.ini`. Należy podać wartość `-ri` lub `-rn`.

-rp Port

Określa port, który ma być używany do replikacji DR.

opcje_other_crtmq_options

Opcjonalnie można określić jedną lub więcej spośród następujących ogólnych opcji **crtmqm**:

- -z
- -q
- -c *Tekst*
- -d *DefaultTransmissionKolejka*
- -h *MaxHandles*
- -g *ApplicationGroup*
- -oa *użytkownik | grupa*
- -t *TrigInt*
- -u *DeadQ*
- -x *MaxUMsgs*
- -lp *LogPri*
- -ls *LogSec*
- -lc | -l
- -lla | -lln
- -lf *LogFileWielkość*
- -p *Port*

-fs wielkość

Opcjonalnie określa wielkość systemu plików, który ma zostać utworzony dla menedżera kolejek, tj. wielkość woluminu logicznego utworzonego w grupie woluminów `drbdpool`. Tworzony jest także inny wolumin logiczny o takiej wielkości, który obsługuje operację cofania do obrazu stanu, a więc łączna pamięć dla DR RDQM jest ponad dwukrotnie wyższa niż ta określona w tym miejscu.

QMNAME

Określa nazwę replikowanego menedżera kolejek danych. W nazwie jest rozróżniana wielkość liter.

Po zakończeniu działania komendy wytworzy ona komendę, którą można wprowadzić w ośrodku odtwarzania, aby utworzyć instancję drugorzędną/podstawową menedżera kolejek.

- Aby utworzyć podstawowy/dodatkowy obiekt DR/HA RDQM na pozostałych dwóch węzłach w grupie wysokiej dostępności:

a) Wprowadź następującą komendę w każdym węźle:

```

crtmqm -sxs -rr p
          [-rl DRLocalIP1,DRLocalIP2,DRLocalIP3]
          (-ri DRRemoteIP1,DRRemoteIP2,DRRemoteIP3 | -rn GroupName)
          -rp DRPort
          [-fs FilesystemSize] QMgrName

```

gdzie:

-sxs

Wskazuje, że początkowa rola wysokiej dostępności jest drugorzędna.

-rr p

Wskazuje, że początkowa rola DR jest podstawowa.

-rl DRLocalIP1, DRLocalIP2, DRLocalIP3

Opcjonalnie podaj adresy IP interfejsów DR na trzech węzłach w ośrodku lokalnym (to znaczy "głównym"). Jeśli nie zostanie podany, zostaną użyte adresy IP określone w pliku `rdqm.ini`.

-ri DRRemoteIP1, DRRemoteIP2, DRRemoteIP3

Podaj adresy IP interfejsów DR na trzech węzłach w zdalnym ośrodku (to znaczy ośrodek 'odtworzenia'). Należy określić ten parametr lub parametr `-rn`.

-rn GroupName

Podaj nazwę zdalnej grupy wysokiej dostępności zgodnie z nazwą podaną w pliku `rdqm.ini`. Należy podać wartość `-ri` lub `-rn`.

-rp Port

Określa port, który ma być używany do replikacji DR.

-fs wielkość

Określa wielkość systemu plików, który ma zostać utworzony dla menedżera kolejek, tj. wielkość woluminu logicznego utworzonego w grupie woluminów `drbdpool`. Jeśli podczas tworzenia podstawowego/podstawowego obiektu RDQM określono wielkość inną niż domyślna, należy określić tę samą wartość w tym miejscu.

QMNAME

Określa nazwę podstawowego/dodatkowego obiektu RDQM. Musi to być taka sama nazwa, jak nazwa określona dla podstawowej/podstawowej instancji RDQM. Należy pamiętać, że w nazwie rozróżniana jest wielkość liter.

- Aby utworzyć drugorzędny/podstawowy obiekt DR/HA RDQM w węźle, w którym zostanie uruchomiony menedżer kolejek, jeśli nie powiedzie się on w ośrodku odtwarzania:

a) Użyj danych wyjściowych komendy podczas tworzenia podstawowego/podstawowego DR/HA w ośrodku głównym, lub wprowadź następującą komendę:

```

crtmqm -sx -rr s
          [-rl DRLocalIP1,DRLocalIP2,DRLocalIP3]
          (-ri DRRemoteIP1,DRRemoteIP2,DRRemoteIP3 | -rn GroupName)
          -rp DRPort
          [-fs FilesystemSize] QMgrName

```

-sx

Wskazuje, że początkowa rola wysokiej dostępności jest podstawowa.

-rr s

Wskazuje, że początkowa rola DR jest drugorzędna.

-rl DRLocalIP1, DRLocalIP2, DRLocalIP3

Opcjonalnie podaj adresy IP interfejsów DR na trzech węzłach w ośrodku lokalnym (to znaczy ośrodek 'odzyskiwania'). Jeśli nie zostanie podany, zostaną użyte adresy IP określone w pliku `rdqm.ini`.

-ri DRRemoteIP1, DRRemoteIP2, DRRemoteIP3

Podaj adresy IP interfejsów DR na trzech węzłach w zdalnym ośrodku (to znaczy "głównym"). Należy określić ten parametr lub parametr `-rn`.

-rn GroupName

Podaj nazwę zdalnej grupy wysokiej dostępności zgodnie z nazwą podaną w pliku `rdqm.ini`. Należy podać wartość `-ri` lub `-rn`.

-rp Port

Określa port, który ma być używany do replikacji DR.

-fs wielkość

Opcjonalnie określa wielkość systemu plików, który ma zostać utworzony dla menedżera kolejek, tj. wielkość woluminu logicznego utworzonego w grupie woluminów `drbdpool`. Tworzony jest także inny wolumin logiczny o takiej wielkości, który obsługuje operację cofania do obrazu stanu, a więc łączna pamięć dla DR RDQM jest ponad dwukrotnie wyższa niż ta określona w tym miejscu.

QMNAME

Określa nazwę replikowanego menedżera kolejek danych. W nazwie jest rozróżniana wielkość liter.

- Aby utworzyć drugorzędną/dodatkową komendę HA/DR RDQM w pozostałych dwóch węzłach w ośrodku odzyskiwania:

a) Wprowadź następującą komendę w każdym węźle:

```
crtmqm -sxs -rr s
      [-rl DRLocalIP1,DRLocalIP2,DRLocalIP3]
      (-ri DRRemoteIP1,DRRemoteIP2,DRRemoteIP3 | -rn GroupName)
      -rp DRPort
      [-fs FilesystemSize] QMgrName
```

-sxs

Wskazuje, że początkowa rola wysokiej dostępności jest podstawowa.

-rr s

Wskazuje, że początkowa rola DR jest drugorzędna.

-rl DRLocalIP1, DRLocalIP2, DRLocalIP3

Opcjonalnie podaj adresy IP interfejsów DR na trzech węzłach w ośrodku lokalnym. Jeśli nie zostanie podany, zostaną użyte adresy IP określone w pliku `rdqm.ini`.

-ri DRRemoteIP1, DRRemoteIP2, DRRemoteIP3

Podaj adresy IP interfejsów DR na trzech węzłach w zdalnym ośrodku. Należy określić ten parametr lub parametr `-rn`.

-rn GroupName

Podaj nazwę zdalnej grupy wysokiej dostępności zgodnie z nazwą podaną w pliku `rdqm.ini`. Należy podać wartość `-ri` lub `-rn`.

-rp Port

Określa port, który ma być używany do replikacji DR.

-fs wielkość

Opcjonalnie określa wielkość systemu plików, który ma zostać utworzony dla menedżera kolejek, tj. wielkość woluminu logicznego utworzonego w grupie woluminów `drbdpool`. Tworzony jest także inny wolumin logiczny o takiej wielkości, który obsługuje operację cofania do obrazu stanu, a więc łączna pamięć dla DR RDQM jest ponad dwukrotnie wyższa niż ta określona w tym miejscu.

QMNAME

Określa nazwę replikowanego menedżera kolejek danych. W nazwie jest rozróżniana wielkość liter.

Co dalej

Po utworzeniu wszystkich obiektów DR/HA RDQMs należy sprawdzić status w instancjach podstawowych/podstawowych i drugorzędnych/podstawowych, aby sprawdzić, czy wszystkie są poprawne. Użyj komendy **rdqmstatus** w węzłach. Węzły powinny mieć status normalny, zgodnie z opisem w sekcji [“Wyświetlanie statusu grup DR/HA RDQM i HA”](#) na stronie 604. Jeśli status ten nie jest wyświetlany, usuń instancję drugorzędną/podstawową i utwórz ją ponownie, podejmując ostrożność, aby użyć poprawnych argumentów.

Zadania pokrewne

[“Tworzenie DR/HA RDQMs”](#) na stronie 598

Za pomocą komendy **crtmqm** można utworzyć zreplikowany menedżer kolejek danych (RDQM) w konfiguracji DR/HA.

Odsyłacze pokrewne

[crtmqm](#)

Usuwanie DR/HA RDQM

Komenda **dltmqm** służy do usuwania menedżera DR/HA replikowanego menedżera kolejek danych (RDQM).

O tym zadaniu

Należy uruchomić komendę w celu usunięcia obiektu RDQM zarówno w węźle podstawowym, jak i podstawowym, a także w węźle drugorzędnym/podstawowym. Produkt RDQM musi zostać najpierw zakończony. Komendę można uruchomić jako użytkownik mqm, jeśli ten użytkownik ma niezbędne uprawnienia sudo. W przeciwnym razie należy uruchomić komendę jako użytkownik root.

Procedura

- Aby usunąć obiekt DR/HA RDQM, wprowadź następującą komendę:

```
dltmqm RDQM_name
```

Odsyłacze pokrewne

[dltmqm](#)

Tworzenie zmiennego adresu IP

Dla każdej grupy wysokiej dostępności w konfiguracji DR/HA RDQM można tworzyć pływające adresy IP dla każdej grupy wysokiej dostępności.

Zmienny adres IP umożliwia klientowi korzystanie z tego samego adresu IP dla usługi DR/HA RDQM, niezależnie od tego, który węzeł w grupie wysokiej dostępności jest uruchomiony. Jeśli dwie grupy wysokiej dostępności mają prywatne/odizolowane sieci dla połączeń aplikacji, to ten sam zmienny adres IP może być zdefiniowany dla obu grup. Należy w dalszym ciągu zdefiniować ten zmienny adres IP dwa razy, jednak jeden raz dla każdej grupy wysokiej dostępności.

Przemieszczalne adresy IP są tworzone i usuwane przy użyciu tej samej metody, co w przypadku obiektu RDQM o wysokiej dostępności. Więcej informacji zawiera sekcja [“Tworzenie i usuwanie zmiennego adresu IP”](#) na stronie 566.

Uruchamianie, zatrzymywanie i wyświetlanie stanu DR/HA

RDQM

Można użyć wariantów standardowych komend sterujących IBM MQ, aby uruchomić, zatrzymać i wyświetlić bieżący stan obiektu DR/HA RDQM.

O tym zadaniu

Należy uruchomić komendy, które uruchamiają, zatrzymują i przeglądają bieżący stan DR/HA RDQM, jako użytkownik należący zarówno do grup mqm, jak i haclient.

Aby uruchomić i zatrzymać menedżer kolejek w węźle podstawowym dla tego menedżera kolejek, należy uruchomić te komendy.

Procedura

- Aby uruchomić obiekt RDQM, wprowadź następującą komendę w węźle podstawowym RDQM:

```
strmqm qmname
```

gdzie *qmname* jest nazwą obiektu DR/HA RDQM, który ma zostać uruchomiony.

Obiekt RDQM zostanie uruchomiony, a program Pacemaker rozpocznie zarządzanie RDQM. Aby określić inne opcje produktu `strmqm`, należy określić opcję `-ns` z opcją `strmqm`.

- Aby zatrzymać obiekt RDQM, wprowadź następującą komendę w węźle podstawowym DR/HA RDQM:

```
endmqm qmname
```

gdzie *qmname* jest nazwą obiektu RDQM, który ma zostać zatrzymany.

Pacemaker przestaje zarządzać RDQM, a następnie obiekt RDQM zostanie zakończony. Wszystkie pozostałe parametry `endmqm` mogą być używane przy zatrzymywaniu obiektu RDQM.

- Aby wyświetlić stan obiektu RDQM, wprowadź następującą komendę:

```
dspmqr -m QMname
```

Informacje o stanie, które są danymi wyjściowymi, zależą od tego, czy komenda jest uruchamiana w węźle podstawowym lub drugorzędym RDQM. W przypadku uruchomienia w węźle podstawowym wyświetlany jest jeden z normalnych komunikatów o statusie zwracanych przez program `dspmqr`. Jeśli komenda zostanie uruchomiona w węźle drugorzędym, zostanie wyświetlony status `Ended immediately`. Na przykład, jeśli program `dspmqr` jest uruchomiony w węźle RDQM7, mogą zostać zwrócone następujące informacje:

```
QMNAME(DRQM8)          STATUS(Ended immediately)
QMNAME(DRQM7)          STATUS(Running)
```

Za pomocą argumentów z produktem `dspmqr` można określić, czy obiekt RDQM jest skonfigurowany do odtwarzania po awarii, oraz czy jest on aktualnie podstawowym, czy też instancją dodatkową:

```
dspmqr -m QMname -o (dr | DR)
```

Wyświetlana jest jedna z następujących odpowiedzi:

DRROLE()

Wskazuje, że menedżer kolejek nie jest skonfigurowany do odtwarzania po awarii.

DRROLE(Primary)

Wskazuje, że menedżer kolejek jest skonfigurowany jako podstawowy DR.

DRROLE(Secondary)

Wskazuje, że menedżer kolejek jest skonfigurowany jako dodatkowy DR.

Komenda `dspmqr -o all` służy do wyświetlania informacji o odtwarzaniu awarii i wysokiej dostępności dla DR/HA RDQMs. Na przykład, jeśli program `dspmqr -o all` jest uruchamiany w węźle, w którym działa DR/HA RDQM, wyświetlane są następujące informacje o stanie:

```
QMNAME(TESTQM1)          STATUS(Running) HA(Replicated)
DRROLE(Primary)
```

Odsyłacze pokrewne

[dspmqr \(wyświetlanie menedżerów kolejek\)](#)

[endmqm \(zakończenie menedżera kolejek\)](#)

[strmqm \(uruchamianie menedżera kolejek\)](#)

Można wyświetlić status HA i rolę DR menedżerów kolejek replikowanych danych (RDQM) DR/HA.

O tym zadaniu

Za pomocą komendy **rdqmstatus** można wyświetlić status poszczególnych RDQM lub uzyskać przegląd statusu wszystkich RDQM znanych grupie wysokiej dostępności.

Aby uruchomić komendę **rdqmstatus**, użytkownik musi należeć do grup `mqm` i `haClient`. Komendę można uruchomić na dowolnym węźle w dowolnej z grup wysokiej dostępności.

Procedura

- Aby wyświetlić status węzła i menedżerów RDQM, które są częścią konfiguracji wysokiej dostępności:

```
rdqmstatus
```

Wyświetlana jest tożsamość węzła, na którym uruchomiono komendę, oraz status menedżerów RDQM w konfiguracji wysokiej dostępności wraz z ich bieżącą rolą DR, na przykład:

```
Node:                               main-alice
Queue manager name:                 RDQM1
Queue manager status:               Running elsewhere
HA current location:                main-charlie

Queue manager name:                 RDQM9
Queue manager status:               Running elsewhere
HA current location:                main-bob
DR role:                             Primary

Queue manager name:                 RDQM7
Queue manager status:               Running
HA current location:                This node
DR role:                             Primary
```

W tym przykładzie RDQM7 i RDQM8 są RDQM DR/HA, podczas gdy RDQM1 jest RDQM o wysokiej dostępności, która nie jest skonfigurowana do przełączania na ośrodek odtwarzania po awarii.

- Aby wyświetlić status konkretnego menedżera kolejek we wszystkich węzłach w grupie wysokiej dostępności, wprowadź następującą komendę:

```
rdqmstatus -m qmname
```

gdzie *qmname* jest nazwą menedżera RDQM, dla którego ma zostać wyświetlony status. Zostanie wyświetlony status RDQM w bieżącym węźle, a następnie podsumowanie statusu pozostałych dwóch węzłów z perspektywy bieżącego węzła.

W poniższej tabeli znajduje się podsumowanie informacji o bieżącym węźle, które mogą zostać zwrócone przez komendę **rdqmstatus** dla menedżera RDQM.

Tabela 36. Bieżący status węzła		
atrybut statusu	Możliwe wartości	Przy wyświetlaniu
Nazwa węzła	<i>nodeName</i>	Zawsze wyświetlane
Status menedżera kolejek	stan menedżera kolejek (jeden ze stanów poprawnych dla komendy dspmqr)	Zawsze wyświetlane
Procesor	<i>n.nn%</i>	Wyświetlana tylko wtedy, gdy RDQM działa w tym węźle
Pamięć	<i>nnn</i> MB używane	Wyświetlana tylko wtedy, gdy RDQM działa w tym węźle

Tabela 36. Bieżący status węzła (kontynuacja)

atrybut statusu	Możliwe wartości	Przy wyświetlaniu
System plików menedżera kolejek	nnnMB używane, y.yGB przydzielone [z%]	Wyświetlana tylko wtedy, gdy RDQM działa w tym węźle
Rola wysokiej dostępności	Podstawowa Dodatkowy V 9.1.5 Dodatkowa oczekująca Nieznany	Zawsze wyświetlane
Status wysokiej dostępności	Wszystkie węzły w stanie gotowości Ten węzeł w stanie gotowości Zdalne węzły w stanie gotowości Mieszane	Wszystkie węzły w stanie gotowości Bieżący węzeł w stanie gotowości Oba węzły zdalne w trybie gotowości Inny status dla każdego węzła zdalnego
Kontrola HA	Włączone Wyłączone Nieznany	Zawsze wyświetlane. Wskazuje, czy menedżer RDQM jest pod kontrolą Pacemaker
Preferowane położenie HA	Brak Ten węzeł Nieznany NodeName	Zawsze wyświetlane
Interfejs zmiennego adresu IP wysokiej dostępności	Interface_Name	Zawsze wyświetlane
Zmienny adres IP HA	IPV4_address	Zawsze wyświetlane
Rola odtwarzania po awarii	Podstawowa Dodatkowy Nieznany	Zawsze wyświetlane

Tabela 36. Bieżący status węzła (kontynuacja)

atrybut statusu	Możliwe wartości	Przy wyświetlaniu
Status odtwarzania po awarii	<p>Normalny Synchronizacja w toku Partycjonowane</p> <p>System zdalny jest niedostępny</p> <p>Niespójne</p> <p>Odtwarzanie obrazu stanu</p> <p>Nie skonfigurowano systemu zdalnego</p> <p>Negocjacja nie powiodła się</p>	<p>Wszystko jest w porządku. Synchronizacja jest w toku. Użytkownik uruchomił kolejkę Menedżer na każdym węźle, podczas gdy Sieć replikacji odtwarzania po awarii Niedostępna. Połączenie z innym węzłem został utracony. Synchronizacja była w toku, ale została przerwana. Użytkownik zdecydował się powrócić do obraz stanu, który został utworzony podczas Menedżer kolejek wprowadził Stan niespójny. Skonfigurowano serwer podstawowy ale wtórny nie ma. Początkowa negocjacja między węzłem podstawowym i dodatkowym nie powiodła się. Może to być spowodowane niezgodnymi typami replikacji lub tym, że węzeł dodatkowy jest skonfigurowany z mniejszym systemem plików.</p>
Status DR (w węźle dodatkowym HA)	Patrz <i>HA_Primary_Node</i>	Wyświetlany w węzłach drugorzędnych wysokiej dostępności jako status DR jest znany tylko w węźle podstawowym wysokiej dostępności.
Port odtwarzania po awarii	Port TCP/IP używany do replikowania danych dla tego menedżera kolejek.	Zawsze wyświetlane.
Lokalny adres IP odtwarzania po awarii	Lokalny adres IP używany przez ten menedżer kolejek na potrzeby replikacji odtwarzania po awarii	Zawsze wyświetlane.
Lista zdalnych adresów IP odtwarzania po awarii	Zdalne adresy IP używane przez ten menedżer kolejek na potrzeby replikacji odtwarzania po awarii. Rozdzielana przecinkami lista trzech adresów IP.	Zawsze wyświetlane.
Bieżący zdalny adres IP odtwarzania po awarii	Bieżący zdalny adres IP, z którym ten menedżer kolejek jest połączony na potrzeby replikacji odtwarzania po awarii.	Dla podstawowej wysokiej dostępności z aktywnym połączeniem DR.


Tabela 36. Bieżący status węzła (kontynuacja)

atrybut statusu	Możliwe wartości	Przy wyświetlaniu
Bieżący zdalny adres IP odtwarzania po awarii (w węźle dodatkowym wysokiej dostępności)	Patrz <i>HA_Primary_Node</i>	Wyświetlane w węźle dodatkowym wysokiej dostępności jako połączenie DR tylko w węźle podstawowym wysokiej dostępności
Brak synchronizacji danych odtwarzania po awarii	xkB	Wyświetlane, gdy węzeł zdalny jest niedostępny lub niespójny.
Postęp synchronizacji odtwarzania po awarii	y%	Wyświetlane, gdy synchronizacja jest w toku.
Szacowany czas do zakończenia odtwarzania po awarii	rrrr-MM-dd GG:mm:ss	Wyświetlane, gdy synchronizacja jest w toku.
Postęp wycofywania obrazu stanu	y%	Wyświetlane, gdy status DR ma wartość "Przywracanie obrazu stanu"


Przykład

Poniższe przykłady ilustrują uruchomienie komendy **rdqmstatus -m qm1** w różnych węzłach następującej konfiguracji DR/HA:

main site



dr site



Przykład statusu normalnego w węźle, który jest węzłem podstawowym i podstawowym o wysokiej dostępności:

```
Node: main-alice
Queue manager status: Running
CPU: 0.00%
Memory: 123MB
Queue manager file system: 51MB used, 1.0GB allocated [5%]
HA role: Primary
HA status: Normal
HA control: Enabled
HA current location: This node
```

```

HA preferred location:      This node
HA floating IP interface:  None
HA floating IP address:    None
DR role:                   Primary
DR status:                 Normal
DR port:                  3000
DR local IP address:       192.168.1.1
DR remote IP address list: 192.168.2.1,192.168.2.2,192.168.2.3
DR current remote IP address: 192.168.2.1

Node:                      main-bob
HA status:                 Normal

Node:                      main-charlie
HA status:                 Normal

```

Przykład statusu normalnego w węźle, który jest węzłem podstawowym i dodatkowym o wysokiej dostępności:

```

Node:                      main-bob
Queue manager status:      Running elsewhere
HA role:                   Secondary
HA status:                 Normal
HA control:                Enabled
HA current location:       main-alice
HA preferred location:     main-alice
HA floating IP interface:  None
HA floating IP address:    None
DR role:                   Primary
DR status:                 See main-alice
DR port:                  3000
DR local IP address:       192.168.1.2
DR remote IP address list: 192.168.2.1,192.168.2.2,192.168.2.3
DR current remote IP address: See main-alice

Node:                      main-alice
HA status:                 Normal

Node:                      main-charlie
HA status:                 Normal

```

Przykład statusu normalnego w węźle, który jest dodatkowym węzłem odtwarzania po awarii i podstawowym węzłem o wysokiej dostępności:

```

Node:                      dr-alice
Queue manager status:      Ended immediately
HA role:                   Primary
HA status:                 Normal
HA control:                Enabled
HA current location:       This node
HA preferred location:     This node
HA floating IP interface:  None
HA floating IP address:    None
DR role:                   Secondary
DR status:                 Normal
DR port:                  3000
DR local IP address:       192.168.2.1
DR remote IP address list: 192.168.1.1,192.168.1.2,192.168.1.3
DR current remote IP address: 192.168.1.1

Node:                      dr-bob
HA status:                 Normal

Node:                      dr-charlie
HA status:                 Normal

```

Przykład normalnego statusu węzła, który jest dodatkowym węzłem odtwarzania po awarii i dodatkowym węzłem o wysokiej dostępności:

```

Node:                      dr-bob
Queue manager status:      Ended immediately
HA role:                   Secondary
HA status:                 Normal
HA control:                Enabled
HA current location:       dr-alice
HA preferred location:     dr-alice
HA floating IP interface:  None

```

```

HA floating IP address:      None
DR role:                    Secondary
DR status:                  See dr-alice
DR port:                    3000
DR local IP address:        192.168.2.2
DR remote IP address list:  192.168.1.1,192.168.1.2,192.168.1.3
DR current remote IP address: See dr-alice

Node:                       dr-alice
HA status:                  Normal

Node:                       dr-charlie
HA status:                  Normal

```

Przykład synchronizacji DR w toku w węźle podstawowym i podstawowym o wysokiej dostępności:

```

Node:                       main-alice
Queue manager status:      Running
CPU:                       0.00%
Memory:                    123MB
Queue manager file system: 51MB used, 1.0GB allocated [5%]
HA role:                   Primary
HA status:                 Normal
HA control:                Enabled
HA current location:       This node
HA preferred location:     This node
HA floating IP interface:  None
HA floating IP address:    None
DR role:                   Primary
DR status:                 Normal
DR port:                   3000
DR local IP address:       192.168.1.1
DR remote IP address list: 192.168.2.1,192.168.2.2,192.168.2.3
DR current remote IP address: 192.168.2.1
DR synchronization progress: 11.0%
DR estimated time to completion: 2018-09-06 14:55:05

Node:                       main-bob
HA status:                 Normal

Node:                       main-charlie
HA status:                 Normal

```

Przykład partycjonowania DR w węźle podstawowym i podstawowym o wysokiej dostępności:

```

Node:                       main-alice
Queue manager status:      Running
CPU:                       0.00%
Memory:                    123MB
Queue manager file system: 51MB used, 1.0GB allocated [5%]
HA role:                   Primary
HA status:                 Normal
HA control:                Enabled
HA current location:       This node
HA preferred location:     This node
HA floating IP interface:  None
HA floating IP address:    None
DR role:                   Primary
DR status:                 Partitioned
DR port:                   3000
DR local IP address:       192.168.1.1
DR remote IP address list: 192.168.2.1,192.168.2.2,192.168.2.3
DR current remote IP address: 192.168.2.1
DR out of sync data:       372KB

Node:                       main-bob
HA status:                 Normal

Node:                       main-charlie
HA status:                 Normal

```

Odsyłacze pokrewne

 [rdqmstatus](#),

Podczas pracy w środowisku DR/HA istnieją oddzielne uwagi dotyczące wysokiej dostępności i odtwarzania po awarii.

Jeśli węzeł, na którym uruchomiony jest obiekt DR/HA RDQM, zakończy się niepowodzeniem, produkt RDQM automatycznie przetacza się na inny węzeł w tej grupie wysokiej dostępności. Jeśli działanie całego ośrodka nie powiedzie się, należy ręcznie uruchomić obiekt RDQM w preferowanym węźle grupy wysokiej dostępności w ośrodku odtwarzania. Uwagi te są takie same, jak w przypadku zwykłego DR RDQM. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [“Działanie w środowisku odtwarzania po awarii”](#) na stronie 591 .

Jeśli jeden z węzłów zakończy się niepowodzeniem, i trzeba go zastąpić, zapoznaj się z [“Zastępowanie uszkodzonego węzła w konfiguracji odtwarzania po awarii”](#) na stronie 592 i [“Zastępowanie uszkodzonego węzła w konfiguracji wysokiej dostępności”](#) na stronie 573 , aby uzyskać wskazówki.

Jeśli jeden z węzłów w którejkolwiek z grup HA nie powiedzie się, można go zastąpić.

O tym zadaniu

Procedura różni się w zależności od tego, czy zastępowany węzeł jest podstawowym, czy drugorzędym w konfiguracji DR. W obu przypadkach nowy węzeł musi mieć taką samą konfigurację, jak zastępowany węzeł, czyli musi mieć taką samą nazwę hosta, takie same adresy IP itd.

Można również napotkać sytuację, w której całkowicie utraciła ona grupę wysokiej dostępności w ośrodku głównym lub ośrodku zapasowym i musi zastąpić całą grupę wysokiej dostępności.

Procedura

- W przypadku węzła zastępczego, który jest podstawowym węzłem w konfiguracji DR, wykonaj następujące kroki w nowym węźle:
 - a) Utwórz plik `rdqm.ini` , który jest zgodny z plikami w innych węzłach, a następnie uruchom komendę `rdqmadm -c` (patrz sekcja [“Definiowanie klastra Pacemaker \(grupa wysokiej dostępności\)”](#) na stronie 554).
 - b) Uruchom komendę `crtmqm -sxs -rr p qmanager` , aby odtworzyć każdy obiekt DR/HA RDQM (patrz [“Tworzenie DR/HA RDQMs”](#) na stronie 598).
- W przypadku węzła zastępczego, który jest drugorzędny w konfiguracji DR, wykonaj następujące kroki w nowym węźle:
 - a) Utwórz plik `rdqm.ini` , który jest zgodny z plikami w innych węzłach, a następnie uruchom komendę `rdqmadm -c` (patrz sekcja [“Definiowanie klastra Pacemaker \(grupa wysokiej dostępności\)”](#) na stronie 554).
 - b) Uruchom komendę `crtmqm -sx -rr s qmanager` , aby ponownie utworzyć każdy obiekt DR/HA RDQM (patrz [“Tworzenie DR/HA RDQMs”](#) na stronie 598).
- Aby zastąpić całą grupę wysokiej dostępności, wykonaj następujące kroki:
 - a) Jeśli cała grupa wysokiej dostępności zostanie utracona w ośrodku podstawowym DR (czyli w serwisie głównym), należy wykonać kroki w celu wykonania zarządzanego przełączenia awaryjnego w ośrodku zapasowym DR w celu utrzymania uruchamiania RDQMs DR/HA (patrz [“Działanie w środowisku odtwarzania po awarii”](#) na stronie 591). (Jeśli w ośrodku zapasowym zostanie utracona cała grupa wysokiej dostępności, wówczas DR/HA RDQMs będą nadal działać w serwisie głównym bez interwencji użytkownika).
 - b) Utwórz ponownie grupę wysokiej dostępności na trzech zastępczych węzłach, zgodnie z opisem w sekcji [“Konfigurowanie grup wysokiej dostępności dla DR/HA RDQMs”](#) na stronie 597.
 - c) Utwórz ponownie obiekty RDQMs DR/HA w nowej grupie wysokiej dostępności zgodnie z opisem w sekcji [“Tworzenie DR/HA RDQMs”](#) na stronie 598.
 - d) Jeśli jest to wymagane, wykonaj zarządzane przełączenie awaryjne z ośrodka odtwarzania z powrotem do serwisu głównego.


W tym przykładzie przedstawiono sposób tworzenia i usuwania DR/HA RDQM.

Tworzenie DR/HA RDQM


Przykładowa konfiguracja składa się z dwóch ośrodków o nazwie main i dr. Każdy ośrodek ma trzy węzły, nazwane 'alice', 'bob' i 'charlie'. Węzły mają pełną nazwę składającą się z nazwy serwisu i nazwy, więc 'main-alice', 'dr-alice', itd.

W poniższych krokach tworzona jest usługa DR/HA RDQM o nazwie QM1, która działa w głównej alicji. Węzeł główny-alice jest podstawowym węzłem wysokiej dostępności i DR.

main site



dr site



Jeśli lokalne i zdalne adresy IP DR są określone w pliku `rdqm.ini`, nie ma potrzeby podawania żadnych adresów IP w wierszu komend, a DR/HA RDQM o nazwie QM1 można utworzyć, uruchamiając następującą komendę w głównej-alice:

```
crtmqm -sx -rr p -rn DR1 -rp 7001 QM1
```

Jeśli adresy IP lokalnego DR są określone w pliku `rdqm.ini`, to zdalne adresy IP DR można określić w wierszu komend:

```
crtmqm -sx -rr p -ri 192.168.2.1,192.168.2.2,192.168.2.3 -rp 7001 QM1
```

Jeśli w pliku `rdqm.ini` nie podano żadnych adresów IP, to w wierszu komend można podać zarówno zdalne, jak i lokalne adresy IP.

```
crtmqm -sx -rr p -rl 192.168.1.1,192.168.1.2,192.168.1.3 -ri  
192.168.2.1,192.168.2.2,192.168.2.3 -rp 7001 QM1
```

Dane wyjściowe w odpowiedzi na utworzenie elementu QM1 są przedstawione w następującym przykładzie:

```
Creating replicated data queue manager configuration.  
Secondary queue manager created on 'main-bob'.  
Secondary queue manager created on 'main-charlie'.  
IBM MQ queue manager created.  
Directory '/var/mqm/vols/qm1/qmgr/qm1' created.  
The queue manager is associated with installation 'Installation1'.
```

```
Creating or replacing default objects for queue manager 'QM1'.
Default objects statistics : 83 created. 0 replaced. 0 failed.
Completing setup.
Setup completed.
Enabling replicated data queue manager.
Replicated data queue manager enabled.
Issue the following command on the remote HA group to create the DR/HA secondary queue manager:
crtmqm -sx -rr s -rl 192.168.2.1,192.168.2.2,192.168.2.3 -ri
192.168.1.1,192.168.1.2,192.168.1.3 -rp 7001 -fs 3072M QM1
```

Skopiuj komendę z komunikatu, aby utworzyć dodatkową instancję klasy DR QM1 w dr-alice:

```
crtmqm -sx -rr s -rl 192.168.2.1,192.168.2.2,192.168.2.3 -ri
192.168.1.1,192.168.1.2,192.168.1.3 -rp 7001 -fs 3072M QM1
```

Następujący komunikat jest wyświetlany na dr-alice:

```
Creating replicated data queue manager configuration.
Secondary queue manager created on 'dr-bob'.
Secondary queue manager created on 'dr-charlie'.
IBM MQ secondary queue manager created.
Enabling replicated data queue manager.
```

Przetestuj dodatkowy DR

Aby przetestować funkcje odtwarzania po awarii dla QM1, uruchom następującą komendę w main-alice, aby utworzyć instancję QM1 jako dodatkową instancję DR:

```
rdqmdr -m QM1 -s
Queue manager 'QM1' has been made the DR secondary on this node.
```

Uruchom następującą komendę w dr-alice, aby uczynić QM1 podstawową instancją DR w tym węźle:

```
rdqmdr -m QM1 -p
Queue manager 'QM1' has been made the DR primary on this node.
```

Usuwanie DR/HA RDQM

Aby usunąć obiekt DR/HA RDQM o nazwie QM1, najpierw należy zakończyć menedżer kolejek w głównej-alice:

```
endmqm -w QM1
Replicated data queue manager disabled.
Waiting for queue manager 'QM1' to end.
IBM MQ queue manager 'QM1' ended.
```

Następnie uruchom następującą komendę w main-alice, aby usunąć QM1:

```
dltmqm QM1
Removing replicated data queue manager configuration.
Secondary queue manager deleted on 'main-bob'.
Secondary queue manager deleted on 'main-charlie'.
IBM MQ queue manager 'QM1' deleted.
```

Na koniec należy usunąć wartość QM1 w dr-alice:

```
dltmqm QM1
Removing replicated data queue manager configuration.
Secondary queue manager deleted on 'dr-bob'.
Secondary queue manager deleted on 'dr-charlie'.
IBM MQ queue manager 'QM1' deleted.
```

Pojęcia pokrewne

[“Działanie w środowisku DR/HA” na stronie 610](#)

Podczas pracy w środowisku DR/HA istnieją oddzielne uwagi dotyczące wysokiej dostępności i odtwarzania po awarii.

Zadania pokrewne

“Tworzenie DR/HA RDQMs” na stronie 598

Za pomocą komendy **crtmqm** można utworzyć zreplikowany menedżer kolejek danych (RDQM) w konfiguracji DR/HA.

“Usuwanie DR/HA RDQM” na stronie 602

Komenda **dltmqm** służy do usuwania menedżera DR/HA replikowanego menedżera kolejek danych (RDQM).

Rejestrowanie: upewnij się, że komunikaty nie zostaną utracone.

Program IBM MQ rejestruje wszystkie istotne zmiany w danych trwałych sterowanych przez menedżer kolejek w dzienniku odtwarzania.

Obejmuje to tworzenie i usuwanie obiektów, trwałe aktualizacje komunikatów, stany transakcji, zmiany atrybutów obiektów oraz działania kanału. Dziennik zawiera informacje potrzebne do odtworzenia wszystkich aktualizacji kolejek komunikatów przez:

- Zachowywać rekordy zmian menedżera kolejek
- Przechowywanie rekordów aktualizacji kolejek w celu użycia przez proces restartowania
- Umożliwienie odtwarzania danych po awarii sprzętu lub oprogramowania

Jednak produkt IBM MQ opiera się również na systemie dyskowym udostępniającego pliki, w tym pliki dzienników. Jeśli system dyskowy jest niewiarygodny, informacje, w tym informacje o dzienniku, nadal mogą zostać utracone.



UWAGA: Nie można przenieść dzienników odtwarzania do innego systemu operacyjnego.

Jak wyglądają dzienniki

Dzienniki składają się z plików podstawowych i dodatkowych oraz pliku sterującego. Należy zdefiniować liczbę i wielkość plików dziennika, a także miejsce ich przechowywania w systemie plików.

Dziennik produktu IBM MQ składa się z dwóch komponentów:

1. Jeden lub więcej plików danych dziennika.
2. Plik sterujący dziennika

Plik danych dziennika jest również znany jako zakres dziennika.

Istnieje pewna liczba przydziałów dziennika, które zawierają rejestrowane dane. Liczbę i wielkość można zdefiniować (zgodnie z opisem w sekcji [“Sekcja LogDefaults w pliku mq5.ini” na stronie 95](#)) lub przyjąć domyślną wartość systemową trzech podstawowych i dwóch dodatkowych przydziałów.

Każdy z trzech podstawowych i dwóch dodatkowych przydziałów domyślnie wynosi 16 MB.

Podczas tworzenia menedżera kolejek liczba wstępnie przydzielonych obszarów dziennika jest liczbą przydzielonych obszarów dziennika *podstawowy*. Jeśli liczba nie zostanie określona, zostanie użyta wartość domyślna.

Produkt IBM MQ korzysta z dwóch typów rejestrowania:

- Cykliczny
- Liniowy

Liczba przydziałów dzienników używanych z rejestrowaniem liniowym może być bardzo duża, w zależności od częstotliwości zapisu obrazu nośnika.

Więcej informacji zawiera sekcja [“Typy rejestrowania” na stronie 614](#).

Windows Jeśli w produkcie IBM MQ for Windowsnie została zmieniona ścieżka dziennika, obszary dziennika są tworzone w katalogu:

```
C:\ProgramData\IBM\MQ\log\QMGrName
```

ULW W systemach IBM MQ dla systemów UNIX and Linux , jeśli ścieżka dziennika nie została zmieniona, dzienniki są tworzone w katalogu:

```
/var/mqm/log/QMGrName
```

Produkt IBM MQ rozpoczyna się od tych podstawowych przydziałów dziennika, ale jeśli podstawowy obszar dziennika nie jest wystarczający, przydziela *drugorzędne* przydziały dziennika. Robi to dynamicznie i usuwa je, gdy zmniejsza się zapotrzebowanie na przestrzeń dziennika. Domyślnie można przydzielić maksymalnie dwa dodatkowe przydziały dziennika. Tę domyślną alokację można zmienić zgodnie z opisem w sekcji [“Zmiana informacji konfiguracyjnych IBM MQ w plikach .ini w systemie Multiplatforms”](#) na stronie 85.

Przydziały dziennika są poprzedzane literą S lub literą R. Aktywne, nieaktywne i zbędne przydziały są poprzedzane przedrostkiem S, natomiast przydziały ponownego użycia są poprzedzane przedrostkiem R.

Przy tworzeniu kopii zapasowej lub odtwarzaniu menedżera kolejek należy utworzyć kopię zapasową i odtworzyć wszystkie aktywne, nieaktywne i zbędne obszary wraz z plikiem sterującym dziennika.

Uwaga: Nie ma potrzeby tworzenia kopii zapasowej i odtwarzania przydziałów ponownego wykorzystania.

Plik sterujący dziennika

Plik sterujący dziennika zawiera informacje potrzebne do opisanego stanu przydziałów dzienników, takich jak ich wielkość i położenie oraz nazwa następnego dostępnego przydziału.

Ważne: Plik sterujący dziennika jest przeznaczony tylko do użytku wewnętrznego menedżera kolejek.

Menedżer kolejek przechowuje dane sterujące związane ze stanem dziennika odtwarzania w pliku sterującym dziennika i nie wolno modyfikować zawartości pliku sterującego dziennika.

Plik sterujący dziennika znajduje się w ścieżce dziennika i ma nazwę `amqh1ctl.lfh`. Podczas tworzenia kopii zapasowej lub odtwarzania menedżera kolejek należy upewnić się, że kopia zapasowa pliku sterującego dziennika jest tworzona i odtwarzana razem z przystanami dziennika.

Typy rejestrowania

W produkcie IBM MQ istnieją dwa sposoby obsługi rekordów działań menedżera kolejek: rejestrowanie cykliczne i rejestrowanie liniowe.

Rejestrowanie cykliczne

Użyj rejestrowania cyklicznego, jeśli wymagane jest tylko odtwarzanie po restarcie, używając dziennika do wycofania transakcji, które były w toku po zatrzymaniu systemu.

Rejestrowanie cykliczne zachowuje wszystkie dane restartu w pierścieniu plików dziennika. Rejestrowanie wypełnia pierwszy plik w pierścieniu, a następnie przechodzi do kolejnych plików, wypełniając je, dopóki wszystkie pliki nie zostaną wypełnione. Następnie wraca do pierwszego pliku pierścienia i ponownie rozpoczyna wypełnianie. Jest ono kontynuowane tak długo, jak długo jest używany produkt. Takie rozwiązanie ma tę zaletę, że nigdy nie zabraknie plików dziennika.

Produkt IBM MQ przechowuje pozycje dziennika wymagane do zrestartowania menedżera kolejek bez utraty danych, dopóki nie są one już wymagane do zapewnienia odtwarzania danych menedżera kolejek. Mechanizm zwalniania plików dziennika do ponownego wykorzystania jest opisany w sekcji [“Używanie punktu kontrolnego w celu zapewnienia kompletnego odtwarzania”](#) na stronie 616.

rejestrwanie liniowe

Rejestrowania liniowego należy użyć, jeśli zarówno odtwarzanie po restarcie, jak i odtwarzanie nośników (ponowne tworzenie utraconych lub uszkodzonych danych przez ponowne odtwarzanie treści dziennika). Rejestrowanie liniowe przechowuje dane dziennika w ciągłym sekwencji plików dziennika.

Opcjonalnie pliki dziennika mogą być następujące:

- Ponownie wykorzystywane, ale tylko wtedy, gdy nie są już potrzebne do ponownego uruchomienia odtwarzania lub odtwarzania nośników.
- Archiwizowane ręcznie w celu dłuższego przechowywania i analizy.

Częstotliwość obrazów nośników określa, kiedy pliki dziennika liniowego mogą być ponownie wykorzystywane, i jest głównym czynnikiem, w którym ilość miejsca na dysku musi być dostępna dla plików dziennika liniowego.

Menedżer kolejek można skonfigurować w taki sposób, aby automatycznie podejmował okresowe obrazy nośników, na podstawie czasu lub użycia dziennika, albo można zaplanować ręczne tworzenie obrazów nośników.

Administrator decyduje o tym, jaką strategię należy zaimplementować, a także o konsekwencjach dotyczących wykorzystania miejsca na dysku. Pliki dziennika wymagane do odtwarzania po restarcie muszą być zawsze dostępne, natomiast pliki dzienników wymagane tylko do odtwarzania nośników mogą być archiwizowane w celu dłuższego przechowywania, na przykład taśmy.

Jeśli administrator włączy automatyczne zarządzanie dziennikami i automatyczne obrazy nośników, rejestrowanie liniowe zachowuje się w podobny sposób do bardzo dużego dziennika cyklicznego, ale z poprawą nadmiarowości w przypadku awarii nośnika z włączonym odtwarzaniem nośników.

V 9.1.0 Za pomocą komendy `migmqlog` można zmienić istniejący typ dziennika w programie IBM MQ 9.1.0 dla menedżera kolejek, od liniowego do okólnego lub z poziomu cyklicznego do liniowego.

Obszary dziennika liniowego, które nie są aktywne

Multi **V 9.1.0**

W produkcie IBM MQ 9.1.0, jeśli używane jest automatyczne zarządzanie dziennikami, w tym archiwizowanie, program rejestrujący śledzi obszary dziennika liniowego, które nie są aktywne.



Ostrzeżenie: W przypadku korzystania z automatycznego zarządzania dziennikiem, bez archiwizacji, użycie menedżera kolejek kopii zapasowych nie jest obsługiwane dla tego procesu.

ULW

Jeśli zakres dziennika nie jest już wymagany do odtwarzania, a w razie potrzeby jest archiwizowany, program rejestrujący w dogodnym punkcie usunie obszar dziennika lub go ponownie wykorzystał.

Nazwa ponownie wykorzystanego przydziału dziennika jest zmieniana na następny w sekwencji dziennika. Komunikat AMQ7490 jest okresowo zapisywany, co wskazuje, ile przydziałów zostało utworzonych, usuniętych lub ponownie użytych.

Program rejestrujący wybiera liczbę przydziałów, które mają być gotowe do ponownego wykorzystania oraz kiedy mają zostać usunięte te obszary.

Aktywny dziennik

Liczba plików, które są *aktywne*, zarówno w dzienniku liniowym, jak i cyklicznym, jest liczbą. Dziennik aktywny to maksymalna ilość miejsca w dzienniku, niezależnie od tego, czy używane jest rejestrowanie cykliczne, czy liniowe, które może być przywoływane przez odzyskiwanie po restarcie.

Liczba aktywnych plików dziennika jest zwykle mniejsza niż liczba podstawowych plików dziennika zdefiniowanych w plikach konfiguracyjnych. (Więcej informacji na temat definiowania numeru zawiera sekcja [“Obliczanie wielkości dziennika”](#) na stronie 620).

Należy zauważyć, że obszar aktywnego dziennika nie zawiera miejsca wymaganego do odtwarzania nośnika oraz że liczba plików dziennika używanych z rejestrowaniem liniowym może być bardzo duża, w zależności od przepływu komunikatów i częstotliwości obrazów nośników.

Dziennik nieaktywny

Gdy plik dziennika nie jest już potrzebny do odtwarzania restartu, staje się on *nieaktywny*. Pliki dziennika, które nie są wymagane do odtwarzania po restarcie lub odtwarzania nośników, mogą być traktowane jako zbędne pliki dzienników.

W przypadku korzystania z automatycznego zarządzania dziennikiem menedżer kolejek kontroluje przetwarzanie tych zbędnych plików dziennika. Jeśli wybrano ręczne zarządzanie dziennikiem, administrator staje się odpowiedzialny za zarządzanie (na przykład usuwaniem i archiwizowaniem) zbędnych plików dziennika, jeśli nie są one już interesujące dla danej operacji.

Więcej informacji na temat rozporządzania plikami dziennika zawiera sekcja [“Zarządzanie dziennikami”](#) na stronie 626.

Pliki dziennika dodatkowego

Mimo że pliki dziennika dodatkowego są zdefiniowane dla rejestrowania liniowego, nie są one używane w normalnych operacjach. Jeśli wystąpi sytuacja, która prawdopodobnie z powodu długotrwałych transakcji nie może zwolnić pliku z aktywnej puli, ponieważ może być ona nadal wymagana dla restartu, pliki dodatkowe są formatowane i dodawane do aktywnej puli plików dziennika.

Jeśli używana jest liczba dostępnych plików dodatkowych, żądania dotyczące większości kolejnych operacji wymagających działania dziennika będą odrzucane z kodem powrotu MQRC_RESOURCE_PROBLEM, który jest zwracany do aplikacji, a wszystkie długotrwałe transakcje będą brane pod uwagę do wycofania asynchronicznego.



Ostrzeżenie: Oba typy protokołowania mogą poradzić sobie z nieoczekiwaną utratą mocy, zakładając, że nie ma awarii sprzętowej.

Używanie punktu kontrolnego w celu zapewnienia kompletnego odtwarzania

Zarówno rejestrowanie cykliczne, jak i menedżery kolejek rejestrowania liniowego obsługują odtwarzanie po restarcie. Niezależnie od tego, jak nagle poprzednia instancja menedżera kolejek kończy działanie (na przykład wyłączenie zasilania) po zrestartowaniu menedżer kolejek odtwarza stan trwały do poprawnego stanu transakcyjnego w punkcie zakończenia.

Odtwarzanie po restarcie zależy od utrzymania integralności dysku. Podobnie system operacyjny powinien zapewnić integralność dysku bez względu na to, jak nagle może wystąpić przerwanie działania systemu operacyjnego.

W przypadku nietypowego zdarzenia, że integralność dysku nie jest utrzymywana, rejestrowanie liniowe (i odtwarzanie nośników) zapewnia dodatkowe opcje nadmiarowości i możliwości odtwarzania. W przypadku coraz powszechniejszej technologii, takiej jak RAID, coraz rzadsze są problemy z integralnością dysków, a wiele przedsiębiorstw konfiguruje rejestrowanie cykliczne i używa tylko odzyskiwania po restarcie.

Produkt IBM MQ został zaprojektowany jako klasyczny menedżer zasobów rejestrowania Ahead Write Ahead. Trwałe aktualizacje kolejek komunikatów mają miejsce w dwóch etapach:

1. Rekordy dziennika reprezentujące aktualizację są zapisywane w sposób niezawodny w dzienniku odtwarzania.
2. Plik kolejki lub bufory są aktualizowane w sposób, który jest najbardziej wydajny dla danego systemu, ale niekoniecznie spójnie.

W ten sposób pliki dziennika mogą stać się bardziej aktualne niż bazowy bufor kolejki i stan pliku.

Jeśli ta sytuacja została dopuszczona do kontynuacji, konieczne byłoby ponowne powtórzenie protokołu w celu zapewnienia spójności stanu kolejki po wystąpieniu awarii.

Produkt IBM MQ używa produktu checkpoints w celu ograniczenia ilości powtórzeń dziennika wymaganego po wystąpieniu awarii. Zdarzenie kluczowe, które określa, czy plik dziennika jest określany jako aktywny, czy też nie jest checkpoint.

Punkt kontrolny IBM MQ jest punktem:

- Spójność między dziennikiem odtwarzania a plikami obiektów.
- Identyfikuje miejsce w dzienniku, z którego należy odtworzyć odtwarzanie kolejnych rekordów dziennika w celu odtworzenia kolejki do poprawnego stanu logicznego w momencie, w którym menedżer kolejek mógł zostać zakończony.

Podczas wykonywania punktu kontrolnego program IBM MQ opróżnia starsze aktualizacje plików kolejek zgodnie z wymaganiami w celu ograniczenia liczby rekordów dziennika, które muszą zostać odtworzone w celu przywrócenia do stanu spójnego stanu po wystąpieniu awarii.



Najnowszy pełny punkt kontrolny oznacza punkt w dzienniku, od którego należy powtórzyć odtwarzanie podczas odtwarzania po awarii. Częstotliwość punktów kontrolnych jest więc kompromisem między narzutem rejestrowania punktów kontrolnych, a poprawą potencjalnego czasu odtwarzania implikowanych przez te punkty kontrolne.

Pozycja w dzienniku na początku ostatniego pełnego punktu kontrolnego jest jednym z kluczowych czynników decydujących o tym, czy plik dziennika jest aktywny, czy nieaktywny. Drugim czynnikiem kluczowym jest pozycja w dzienniku pierwszego rekordu dziennika odnosząca się do pierwszej trwałej aktualizacji dokonanej przez bieżącą aktywną transakcję.

Jeśli nowy punkt kontrolny jest rejestrowany w drugim lub późniejszym czasie, plik dziennika i żadna bieżąca transakcja nie odwołuje się do rekordu dziennika w pierwszym pliku dziennika, pierwszy plik dziennika staje się nieaktywny. W przypadku rejestrowania cyklicznego pierwszy plik dziennika jest teraz gotowy do ponownego wykorzystania. W przypadku rejestrowania liniowego pierwszy plik dziennika jest zwykle wymagany do odtwarzania nośników.


Jeśli zostanie skonfigurowane rejestrowanie cykliczne lub automatyczne zarządzanie dziennikiem, menedżer kolejek będzie zarządzać nieaktywnymi plikami dziennika. Jeśli rejestrowanie liniowe jest skonfigurowane przy użyciu ręcznego zarządzania dziennikiem, staje się zadaniem administracyjnym w celu zarządzania nieaktywnymi plikami zgodnie z wymaganiami danej operacji.

Program IBM MQ automatycznie generuje punkty kontrolne. Są one podejmowane w następujących godzinach:

- Kiedy uruchamiany jest menedżer kolejek
- Przy zamykaniu
- Gdy obszar rejestrowania działa w niskim poziomie
-  Po zarejestrowaniu 50 000 operacji od czasu poprzedniego punktu kontrolnego
-  Po zarejestrowaniu *number_of_operations* od poprzedniego punktu kontrolnego, gdzie *number_of_operations* jest liczbą operacji ustawionych we właściwości **LOGLOAD**.

Po zrestartowaniu programu IBM MQ znajduje on najnowszy rekord punktu kontrolnego w dzienniku. Informacje te są przechowywane w pliku punktu kontrolnego, który jest aktualizowany na końcu każdego punktu kontrolnego. Wszystkie operacje, które miały miejsce od momentu uruchomienia punktu kontrolnego, są odtwarzane do przodu. Jest to znane jako faza powtarzania.

Faza odtwarzania przenosi kolejki z powrotem do stanu logicznego, w którym znajdowały się przed awarią systemu lub zamknięciem systemu. Podczas fazy powtórzenia tworzona jest lista transakcji, które były w trakcie przetwarzania podczas awarii systemu lub zamknięcia systemu.

 Komunikaty AMQ7229 i AMQ7230 są wysyłane w celu wskazania progresji fazy powtarzania.

Aby określić, które operacje mają być wycofane lub zatwierdzone, program IBM MQ uzyskuje dostęp do każdego aktywnego rekordu dziennika powiązanego z transakcją w trakcie lotu. Jest to znane jako faza odzyskiwania.

Multi

Komunikaty AMQ7231, AMQ7232 i AMQ7234 są wysyłane w celu wskazania progresji fazy odtwarzania.

Po uzyskaniu dostępu do wszystkich niezbędnych rekordów dziennika podczas fazy odzyskiwania, każda aktywna transakcja jest z kolei rozstrzygnięta, a każda operacja powiązana z transakcją zostanie wycofana lub zatwierdzona. Jest to znane jako faza rozwiązywania.

Multi

Komunikat AMQ7233 jest wydawany w celu wskazania postępu fazy rozstrzygania.

z/OS

W systemie z/OS przetwarzanie restartu składa się z różnych faz.

1. Zakres dziennika odtwarzania jest ustalany na podstawie odtwarzania nośnika wymaganego dla zestawów stron i najstarszego rekordu dziennika wymaganego do utworzenia kopii zapasowych jednostek pracy i uzyskania blokad dla niepewnych jednostek pracy.
2. Po określeniu zakresu dziennika, odczyt dziennika terminowego jest przeprowadzany w celu doprowadzania strony do najnowszego stanu, a także do blokowania wszelkich komunikatów związanych z wątpliwo-zwątkami lub jednostkami pracy w trakcie lotu.
3. Jeśli odczyt dziennika terminowego został zakończony, dzienniki są odczytywane wstecz w celu wycofania wszystkich jednostek pracy, które były w trakcie lotu lub w momencie wystąpienia awarii.


z/OS

Przykładowe komunikaty, które mogą zostać wyświetlone:

```
CSQR001I +MQOX RESTART INITIATED
CSQR003I +MQOX RESTART - PRIOR CHECKPOINT RBA=00000001E48C0A5E
CSQR004I +MQOX RESTART - UR COUNTS - 806
IN COMMIT=0, INDOUBT=0, INFLIGHT=0, IN BACKOUT=0
CSQR030I +MQOX Forward recovery log range 815
from RBA=00000001E45FF7AD to RBA=00000001E48C1882
CSQR005I +MQOX RESTART - FORWARD RECOVERY COMPLETE - 816
IN COMMIT=0, INDOUBT=0
CSQR032I +MQOX Backward recovery log range 817
from RBA=00000001E48C1882 to RBA=00000001E48C1882
CSQR006I +MQOX RESTART - BACKWARD RECOVERY COMPLETE - 818
INFLIGHT=0, IN BACKOUT=0
CSQR002I +MQOX RESTART COMPLETED
```

Uwaga: Jeśli istnieje duża ilość dziennika do odczytania, komunikaty CSQR031I (odtworzenie do przodu) i CSQR033I (odtworzenie wsteczne) są wydawane okresowo w celu przedstawienia postępu.

W programie [Rysunek 86](#) na stronie 619 wszystkie rekordy przed najnowszym punktem kontrolnym, punkt kontrolny 2, nie są już potrzebne w produkcie IBM MQ. Kolejki mogą być odtwarzane z informacji o punktach kontrolnych i wszelkich późniejszych wpisów w dzienniku. W przypadku rejestrowania cyklicznego wszystkie zwolnione pliki przed punktem kontrolnym mogą zostać ponownie wykorzystane. W przypadku dziennika liniowego zwolnione pliki dziennika nie muszą być już dostępne dla normalnego działania i stają się nieaktywne. W tym przykładzie wskaźnik myszy kolejki jest przenoszony do punktu kontrolnego najnowszego punktu kontrolnego 2, który następnie staje się nową głową kolejki, Head 2. Plik dziennika 1 może być teraz ponownie wykorzystany.



Rysunek 86. Punkt kontrolny

Punkt kontrolny z długotrwałą transakcją

Jak długo działająca transakcja wpływa na ponowne wykorzystanie plików dziennika.

Rysunek 87 na stronie 620 pokazuje, jak długo działająca transakcja wpływa na ponowne wykorzystanie plików dziennika. W tym przykładzie transakcja długotrwałą dokonała wpisu w dzienniku, wyświetlonego jako LR 1, po pierwszym pokazanym punkcie kontrolnym. Transakcja nie została zakończona (w punkcie LR 2) do momentu trzeciego punktu kontrolnego. Wszystkie informacje dziennika od LR 1 są zachowywane, aby umożliwić odzyskanie tej transakcji, jeśli to konieczne, do czasu jej zakończenia.

Po zakończeniu długotrwałej transakcji, w LR 2, szef dziennika logicznie przenosi się do punktu kontrolnego 3, najnowszego rejestrowanego punktu kontrolnego. Pliki zawierające rekordy dziennika przed punktem kontrolnym 3, Head 2, nie są już potrzebne. Jeśli używane jest rejestrowanie cykliczne, obszar może być ponownie wykorzystany.

Jeśli pliki dziennika podstawowego są całkowicie wypełnione przed zakończeniem długotrwałej transakcji, można użyć dodatkowych plików dziennika, aby uniknąć wypełnienia dzienników.


Działania, które w całości są pod kontrolą menedżera kolejek, na przykład checkwskazujących, są zaplanowane w celu próby i zachowania aktywności w dzienniku podstawowym.

Jeśli jednak wymagane jest dodatkowe miejsce w dzienniku w celu obsługi zachowania poza kontrolą menedżera kolejek (na przykład czas trwania jednej z transakcji), menedżer kolejek próbuje użyć dowolnego zdefiniowanego dodatkowego obszaru dziennika, aby umożliwić zakończenie tego działania.

Jeśli działanie to nie zostanie zakończone przed użyciem 80% łącznego obszaru dziennika, menedżer kolejek inicjuje działanie w celu ponownego zajmowania obszaru dziennika, niezależnie od tego, czy ma to wpływ na aplikację.

Gdy głowica dziennika jest przenoszona i używane jest rejestrowanie cykliczne, pliki dziennika podstawowego mogą zostać zakwalifikowane do ponownego wykorzystania, a program rejestrujący po wypełnieniu bieżącego pliku ponownie wykorzystuje pierwszy dostępny do niego plik podstawowy. Jeśli

używane jest rejestrowanie liniowe, głowica dziennika nadal jest przenoszona w dół, a pierwszy plik staje się nieaktywny. Nowy plik podstawowy jest formatowany i dodawany do dolnej części puli w gotowości do przyszłych działań rejestrowania.



Rysunek 87. Zwracanie wskazania z długotrwałą transakcją

Obliczanie wielkości dziennika

Szacowanie wielkości dziennika, którego potrzebuje menedżer kolejek.

Po podjętej decyzji, czy menedżer kolejek używa rejestrowania cyklicznego lub liniowego, należy oszacować wielkość aktywnego dziennika, który jest potrzebny menedżerowi kolejek. Wielkość aktywnego dziennika jest określana na podstawie następujących parametrów konfiguracyjnych dziennika:

LogFilePages

Wielkość każdego podstawowego i dodatkowego pliku dziennika w jednostkach na stronach 4K

LogPrimaryFiles

Liczba wstępnie przydzielonych plików dziennika podstawowego

LogSecondaryFiles

Liczba dodatkowych plików dziennika, które mogą zostać utworzone, gdy pliki dziennika podstawowego są zapełniane


Uwagi:

1. Liczbę plików dziennika podstawowego i dodatkowego można zmienić za każdym razem, gdy menedżer kolejek zostanie uruchomiony, mimo że użytkownik może nie zauważyć, że zmiana została natychmiast zmieniona na dzienniki drugorzędne.
2. Nie można zmienić wielkości pliku dziennika. Należy go określić **przed** utworzeniem menedżera kolejek.
3. Liczba podstawowych plików dziennika i wielkość pliku dziennika określają ilość miejsca w dzienniku, które jest wstępnie przydzielane podczas tworzenia menedżera kolejek.
4. Łączna liczba podstawowych i dodatkowych plików dziennika nie może przekroczyć 511 w systemach UNIX and Linux, lub 255 w systemie Windows, które w przypadku długotrwałych transakcji ograniczają maksymalną ilość miejsca w dzienniku dostępną dla menedżera kolejek w celu ponownego uruchomienia. Ilość miejsca w dzienniku, którą może potrzebować menedżer kolejek na potrzeby odtwarzania nośnika, nie współużytkuje tego limitu.
5. Jeśli używane jest rejestrowanie *cykliczne*, menedżer kolejek ponownie wykorzystuje podstawowy i dodatkowy obszar dziennika. Menedżer kolejek może przydzielić dodatkowy plik dziennika, gdy plik dziennika stanie się zapełniony, a następny podstawowy plik dziennika w sekwencji nie jest dostępny.

Informacje na temat liczby dzienników, które należy przydzielić, zawiera sekcja [“Jak duży powinien być mój aktywny dziennik?”](#) na stronie 621 . Podstawowe przydziały dziennika są używane w sekwencji, a sekwencja ta nie ulega zmianie.

Jeśli na przykład istnieją trzy dzienniki podstawowe 0, 1 i 2, kolejność użycia to 0,1,2 , a następnie 1,2,0, 2,0,1, z powrotem do 0,1,2 i tak dalej. Wszystkie dzienniki dodatkowe, które zostały przydzielone, są przeplatają się zgodnie z wymaganiami.

6. Podstawowe pliki dziennika są udostępniane do ponownego wykorzystania podczas punktu kontrolnego. Przed przejściem punktu kontrolnego menedżer kolejek pobiera zarówno podstawowy, jak i dodatkowy obszar dziennika, ponieważ ilość miejsca w dzienniku jest niska.

 Menedżer kolejek podejmuje próbę zaplanowania punktów kontrolnych w sposób, który zachowuje wykorzystanie dziennika w podstawowych przydziałach.

Więcej informacji zawiera sekcja [“Sekcja LogDefaults w pliku mqsc.ini”](#) na stronie 95.

Jak duży powinien być mój aktywny dziennik?

Szacowanie wielkości aktywnego dziennika dla potrzeb menedżera kolejek.

Wielkość aktywnego dziennika jest ograniczona przez:

```
logsize = (primaryfiles + secondaryfiles) * logfilepages * 4096
```

Dziennik powinien być na tyle duży, aby można było obsłużyć najdłuższą działającą transakcję, która jest uruchamiana, gdy menedżer kolejek zapisuje maksymalną ilość danych na sekundę na dysku.

Jeśli najdłuższa uruchomiona transakcja jest uruchamiana w ciągu N sekund, a maksymalna ilość danych na sekundę zapisanych na dysku przez menedżer kolejek wynosi B bajtów na sekundę w dzienniku, dziennik powinien być co najmniej:

```
logsize >= 2 * (N+1) * B
```

Menedżer kolejek może zapisywać maksymalną ilość danych na sekundę na dysku podczas pracy z szczytowym obciążeniem lub podczas rejestrowania obrazów nośników.

Jeśli transakcja działa tak długo, że zakres dziennika zawierający pierwszy rekord dziennika nie jest zawarty w aktywnym dzienniku, menedżer kolejek wycofuje aktywne transakcje po jednym czasie, rozpoczynając od transakcji z najstarszym rekordem dziennika.

Menedżer kolejek musi dezaktywować stare przydziały dziennika, zanim zostanie użyta maksymalna liczba plików podstawowych i dodatkowych, a menedżer kolejek musi przydzielić inny zakres dziennika.

Zdecyduj, jak długo ma być uruchamiana najdłuższa uruchomiona transakcja, zanim menedżer kolejek będzie mógł ją wycofać. Najdłuższa uruchomiona transakcja może oczekiwać na wolny ruch w sieci lub, w przypadku źle zaprojektowanej transakcji, oczekiwanie na wprowadzenie danych przez użytkownika.

Można sprawdzić, jak długo trwa najdłuższa uruchomiona transakcja, wydając następującą komendę **runmqsc** :

```
DISPLAY CONN(*) UOWLOGDA UOWLOGTI
```

Wydanie komendy `dspmqtin` -a powoduje wyświetlenie wszystkich komend XA i innych niż XA we wszystkich stanach.

Wydanie tej komendy powoduje wyświetlenie daty i godziny zapisania pierwszego rekordu dziennika dla wszystkich bieżących transakcji.



Ostrzeżenie: Dla celów obliczania wielkości dziennika jest to czas od momentu zapisania pierwszego rekordu dziennika, a nie czasu od momentu uruchomienia aplikacji lub transakcji. Zaokrągla długość najdłuższej transakcji, która jest uruchamiana, do najbliższej sekundy. Jest to spowodowane optymalizacją w menedżerze kolejek.

Pierwszy rekord dziennika może być zapisany długo po uruchomieniu aplikacji, jeśli aplikacja rozpoczyna się na przykład za pomocą wywołania MQGET, który czeka przez dłuższy czas, zanim faktycznie zostanie wyświetlony komunikat.

Przeglądając maksymalną obserwowaną datę i czas od

```
DISPLAY CONN(*) UOWLOGDA UOWLOGTI
```

Komenda, która została pierwotnie wydana, z bieżącej daty i godziny, można oszacować, jak długo trwa najdłuższa uruchomiona transakcja.

Upewnij się, że ta komenda **runmqsc** jest uruchamiana wielokrotnie, podczas gdy najdłuższe działające transakcje są uruchomione w szczytowym obciążeniu, tak aby nie niedoszacować długości najdłuższej transakcji.

W produkcie IBM MQ 8.0 należy używać narzędzi systemu operacyjnego, na przykład **iostat** na platformach UNIX .

W programie IBM MQ 9.0 można wykryć bajty na sekundę, które menedżer kolejek zapisuje do dziennika, wydając następującą komendę:

```
amqsrua -m qmgr -c DISK -t Log
```

Liczba zapisanych bajtów logicznych (w bajtach na sekundę), o której menedżer kolejek zapisuje w dzienniku. Na przykład:

```
$ amqsrua -m mark -c DISK -t Log
Publication received PutDate:20160920 PutTime:15383157 Interval:4 minutes,39.579 seconds
Log - bytes in use 37748736
Log - bytes max 50331648
Log file system - bytes in use 316243968
Log file system - bytes max 5368709120
Log - physical bytes written 4334030848 15501948/sec
Log - logical bytes written 3567624710 12760669/sec
Log - write latency 411 uSec
```

W tym przykładzie liczba bajtów logicznych na sekundę zapisanych w dzienniku wynosi 12760669/sec lub wynosi około 12 MiB na sekundę.

Użycie

```
DISPLAY CONN(*) UOWLOGDA UOWLOGTI
```

wykazało, że najdłuższa transakcja była następująca:

```
CONN(57E14F6820700069)
EXTCONN(414D51436D61726B2020202020202020)
TYPE(CONN)
APPLTAG(msginteg_r) UOWLOGDA(2016-09-20)
UOWLOGTI(16.44.14)
```

Ponieważ bieżąca data i godzina to 2016-09-20 16.44.19, ta transakcja została uruchomiona przez 5 sekund. Jednak przed wycofowaniem ich z menedżera kolejek wymagane są tolerowanie transakcji przez 10 sekund. Wielkość dziennika powinna być następująca:

```
2 * (10 + 1) * 12 = 264 MiB
```

.

Liczba plików dziennika musi być w stanie zawierać największą oczekiwaną wielkość dziennika (obliczoną w poprzednim tekście). Będzie to:

Minimalna liczba plików dziennika = (wymagana wielkość dziennika)/(**LogFilePages** * wielkość strony pliku dziennika (4096))

Przy użyciu domyślnego **LogFilePages**, który jest 4096, oraz szacowanej wielkości dziennika 264MiB, obliczonej w poprzednim tekście, minimalna liczba plików dziennika powinna być następująca:

$$264\text{MiB} / (4096 \times 4096) = 16.5$$

to jest, 17 plików dziennika.

Jeśli wielkość dziennika jest taka, aby oczekiwane obciążenie było wykonywane w plikach podstawowych:

- Pliki drugorzędne udostępniają pewne kontyngent w razie potrzeby dodatkowego obszaru dziennika.
- Rejestrowanie cykliczne zawsze używa wstępnie przydzielonych plików podstawowych, które są marginalnie szybsze niż przydzielanie i zwalnianie plików dodatkowych.
- Menedżer kolejek używa tylko miejsca pozostałego w plikach podstawowych do obliczenia, kiedy należy wykonać następny punkt kontrolny.

Dlatego w powyższym przykładzie należy ustawić następujące wartości, tak aby obciążenie było uruchamiane w podstawowych plikach dziennika:

- **LogFilePages** = 4096
- **LogPrimaryFiles** = 17
- **LogSecondaryFiles** = 5

Na co zwrócić uwagę:

- W tym przykładzie 5 sekunda jest większa niż 20% aktywnego obszaru dziennika.

V 9.1.0 W programie IBM MQ 9.1.0 program rejestrujący próbuje utrzymać obciążenie w samych plikach podstawowych. Oznacza to, że program rejestrujący planuje punkty kontrolne, gdy tylko utamek plików podstawowych jest pełny.

V 9.1.0 Posiadanie plików drugorzędnych to awarie, w przypadku nieoczekiwanych długotrwałych transakcji.

Należy pamiętać, że menedżer kolejek podejmuje działania w celu zmniejszenia wykorzystania miejsca w dzienniku, jeśli w użyciu jest więcej niż 80% łącznej ilości miejsca w dzienniku.

- Należy wykonać te same obliczenia, niezależnie od tego, czy używane jest rejestrowanie liniowe, czy cykliczne.

Nie ma znaczenia, czy obliczasz wielkość liniowego lub cyklicznego dziennika aktywnego, ponieważ pojęcie dziennika aktywnego oznacza to samo zarówno w dzienniku liniowym, jak i w dzienniku cyklicznym.

- Przydzielony dziennik wymagane do odtwarzania nośników nie są dostępne tylko w aktywnym dzienniku i dlatego nie są liczone w liczbie plików podstawowych i dodatkowych.

- **V 9.1.0** W programie IBM MQ 9.1.0 dostępne jest pole *KATALOGOWANIE* (*WYŚWIETL DZIENNIK QMSTATUS*), które ułatwia obliczanie, w przybliżeniu, wymaganego rozmiaru aktywnego dziennika.

To pole jest zaprojektowane tak, aby umożliwić rozsądne oszacowanie wymaganej wielkości dziennika bez ciągłego pobierania próbek w celu określenia czasu trwania najdłuższej działających transakcji lub szczytowej przepustowości menedżera kolejek.

Jak duże powinny być strony LogFile?

Na ogół strony LogFiles są wystarczająco duże, dzięki czemu można łatwo zwiększyć wielkość aktywnego dziennika, nie osiągając maksymalnej liczby plików podstawowych. Kilka dużych plików dziennika jest preferowane w przypadku wielu małych plików dziennika, ponieważ kilka dużych plików dziennika umożliwia większą elastyczność, aby zwiększyć wielkość dziennika, w razie potrzeby.

W przypadku rejestrowania liniowego bardzo duże pliki dziennika mogą spowodować, że zmienna wydajności zostanie ustawiona. W przypadku bardzo dużych plików dziennika istnieje większy krok do utworzenia i sformatowania nowego pliku dziennika lub do zarchiwizowania starego pliku dziennika.

Jest to bardziej problem z zarządzaniem dziennikiem ręcznym i archiwalnym, ponieważ w przypadku automatycznego zarządzania dziennikiem nowe pliki dziennika są rzadko tworzone.

Co się stanie, jeśli uczynię mój dziennik za mały?

Punkty, które należy wziąć pod uwagę podczas szacowania minimalnej wielkości dziennika.

Jeśli dziennik jest zbyt mały, wykonaj następujące czynności:

- Wycofana zostanie wycofana transakcja długotrwałych transakcji.
- Następny punkt kontrolny chce się uruchomić przed zakończeniem poprzedniego.

Ważne: Bez względu na to, jak niedokładnie oszacujesz wielkość Twojego dziennika, integralność danych jest utrzymywana.

Więcej informacji na temat punktów kontrolnych zawiera sekcja [“Używanie punktu kontrolnego w celu zapewnienia kompletnego odtwarzania”](#) na stronie 616 . Jeśli ilość miejsca w dzienniku pozostawiona w aktywnych przydziałach dziennika jest niewystarczająca, menedżer kolejek będzie częściej kontrolował punkty kontrolne.

Punkt kontrolny zajmuje pewną ilość czasu, nie jest chwilowy. Im więcej danych należy zapisać w punkcie kontrolnym, tym dłużej trwa punkt kontrolny. Jeśli dziennik jest małymi punktami kontrolnymi, może się nakładać, co oznacza, że wymagany jest następny punkt kontrolny, zanim poprzedni punkt kontrolny zakończył działanie. Jeśli tak się dzieje, zapisywane są komunikaty o błędach.

Jeśli wycofana zostanie wycofana kopia zapasowa transakcji lub punkty kontrolne nakładają się na siebie, menedżer kolejek kontynuuje przetwarzanie obciążenia. Krótkoterminowe transakcje są nadal uruchamiane normalnie.

Jednak menedżer kolejek nie działa optymalnie, a wydajność może być obniżona. Należy zrestartować menedżer kolejek z wystarczającą ilością miejsca w dzienniku.


Co się stanie, jeśli uczynię mój dziennik za duży?

Punkty, które należy wziąć pod uwagę podczas szacowania maksymalnej wielkości dziennika.

Jeśli dziennik jest zbyt duży, wykonaj następujące czynności:

- Możliwe jest zwiększenie czasu na restart awaryjny, chociaż jest to mało prawdopodobne.
- Używane jest niepotrzebne miejsce na dysku.
- Tolerowane są bardzo długie transakcje.

Ważne: Bez względu na to, jak niedokładnie oszacujesz wielkość Twojego dziennika, integralność danych jest utrzymywana.

 Aby ułatwić oszacowanie maksymalnej wielkości dziennika, można użyć statystyk wykorzystania dziennika. Więcej informacji na ten temat zawierają informacje na temat [“Podejmowanie decyzji w zakresie ustawiania opcji IMGLOGLN i IMGINTVL”](#) na stronie 630 i [ALTER QMGR](#).

Opis sposobu odczytywania dziennika przez menedżer kolejek po restarcie znajduje się w sekcji [“Używanie punktu kontrolnego w celu zapewnienia kompletnego odtwarzania”](#) na stronie 616 . Menedżer kolejek odtwarza dziennik z ostatniego punktu kontrolnego, a następnie rozwiązuje wszystkie transakcje, które były aktywne w momencie zakończenia menedżera kolejek.

Aby rozwiązać transakcję, menedżer kolejek odczytuje wszystkie rekordy dziennika powiązane z tą transakcją. Te rekordy dziennika mogą poprzedzać ostatni punkt kontrolny.

Przydzielając menedżerowi kolejek bardzo duży dziennik, użytkownik otrzymuje uprawnienie menedżera kolejek do odczytu każdego rekordu dziennika w dzienniku po restarcie, chociaż zwykle menedżer kolejek nie musi tego robić. Potencjalnie, w mało prawdopodobnym przypadku, że proces ten może zająć dużo czasu.

Jeśli punkt kontrolny został nieoczekiwanie zatrzymany przed zakończeniem menedżera kolejek, to znacznie wydłuża czas restartu menedżera kolejek z dużym dziennikiem. Ograniczenie wielkości dziennika powoduje ograniczenie czasu restartu awaryjnego.

Aby uniknąć tych problemów, należy upewnić się, że:

- Obciążenie może wygodnie dopasować się do dziennika, który nie jest zbyt duży.
- Użytkownik unika długotrwałych transakcji.

V9.1.0 *Jak duży powinien być system plików dziennika?*

Szacowanie wielkości systemu plików dziennika potrzeb menedżera kolejek.

Ważne jest, aby system plików dziennika był wystarczająco duży, aby menedżer kolejek miał dużo miejsca do zapisu swojego dziennika. Jeśli menedżer kolejek całkowicie zapełnia system plików dziennika, będzie zapisał zapisy FFDC, wycofuje transakcje i nagle może zakończyć działanie menedżera kolejek.

Ilość miejsca na dysku zarezerwowanego dla dziennika musi być co najmniej tak duża, jak w przypadku aktywnego dziennika. Dokładnie jak dużo większe zależy od:

- Wybór typu dziennika (liniowy lub kołowy)
- Wielkość aktywnego dziennika (pliki podstawowe, pliki dodatkowe, strony pliku dziennika)
- Wybór zarządzania dziennikiem (ręcznym, automatycznym lub archiwalnym)
- Twoje plany awaryjne w przypadku uszkodzonego obiektu.

Jeśli zostanie wybrany dziennik cykliczny, system plików dziennika powinien być

```
LogFilesystemSize >= (PrimaryFiles + SecondaryFiles + 1) * LogFileSize
```

Pozwala to menedżerowi kolejek na zapisywanie we wszystkich plikach podstawowych i dodatkowych. W wyjątkowych okolicznościach menedżer kolejek może napisać dodatkowy zakres poza liczbę wtórnych. Poprzedni algorytm bierze to pod uwagę.

Jeśli zostanie wybrany dziennik liniowy, system plików dziennika powinien być znacznie większy niż aktywny dziennik.

Jeśli zostanie wybrane ręczne zarządzanie dziennikami, menedżer kolejek będzie kontynuował zapisywanie w nowych obszarach dziennika w miarę ich potrzeb i należy je usunąć (i zarchiwizować), gdy nie są już wymagane.

Wielkość systemu plików dziennika musi być w dużej mierze uzależniona od strategii usuwania zbędnych lub nieaktywnych obszarów.

Użytkownik może zdecydować się na archiwizowanie i usuwanie przydziałów, gdy tylko staną się nieaktywne (nie jest potrzebne do odtwarzania restartu) lub może zdecydować się na archiwizowanie i usuwanie tylko zbędnych przydziałów (niepotrzebnych do odtwarzania nośnika lub restartowania).

W przypadku archiwizowania i usuwania tylko zbędnych przydziałów, a także w przypadku uszkodzonego obiektu, produkt **MEDIALOG** nie będzie przesuwając do przodu, więc żadne przydziały nie staną się zbędne. Użytkownik zatrzyma archiwizowanie i usuwanie przydziałów, dopóki problem nie zostanie rozwiązany, być może przez odzyskanie obiektu.

Jeśli obciążenie nie zostanie zatrzymane, ilość czasu, który należy rozwiązać, zależy od wielkości systemu plików dziennika. W związku z tym zaleca się korzystanie z hojnego systemu plików dziennika podczas korzystania z rejestrowania liniowego.

W przypadku wybrania dziennika liniowego oraz automatycznego lub archiwalnego zarządzania dziennikami menedżer kolejek ponownie wykorzystuje przydziały dziennika.

Przydziały dziennika, które są dostępne do ponownego wykorzystania, są poprzedzane literą R. Gdy obraz nośnika jest rejestrowany, jako nadpłynne obszary są archiwizowane, menedżer kolejek może ponownie wykorzystać te przydziały.

Tak więc przydziały ponownego użycia są mniejsze niż długość danych zapisana do dziennika między obrazami nośnika:

```
ReuseExtents <= LogDataLengthBetweenMediaImages
```


Podczas automatycznego rejestrowania obrazów nośników i ustawienia **IMGLOGLN**, `LogDataLengthBetweenMediaImages` może być tak samo jak dwa razy **IMGLOGLN**, ponieważ **IMGLOGLN** jest wartością docelową, a nie stałą maksymalną.

W przypadku ręcznego rejestrowania obrazów nośników lub rejestrowania ich automatycznie według przedziału czasu program `LogDataLengthBetweenMediaImages` zależy od obciążenia i odstępu czasu między kolejnymi obrazami.

Oprócz aktywnych przydziałów i przydziałów ponownego wykorzystania, istnieją nieaktywne przydziały (potrzebne tylko do odtwarzania nośników) i niepotrzebne przydziały (nie są potrzebne do restartowania ani odtwarzania nośników).

W przypadku korzystania z automatycznego lub archiwalnego zarządzania dziennikami menedżer kolejek nie wykorzystuje ponownie przydziałów, które są niezbędne do odtwarzania nośników. Tak więc liczba nieaktywnych przydziałów zależy od tego, jak często używane są obrazy nośników, oraz czy użytkownik przyjmuje je ręcznie, czy automatycznie.

Systemy **IMGINTVL** i **IMGLOGLN** są elementami docelowymi, a nie stałą minimalną lub maksymalną między obrazami nośnika. Jednak przy szacowaniu maksymalnej wielkości systemu plików dziennika może być konieczne, jest mało prawdopodobne, aby automatyczne obrazy nośników były rejestrowane więcej niż dwa razy **IMGINTVL** lub **IMGLOGLN** osobno.

Podczas określania wielkości systemu plików dziennika za pomocą automatycznego lub archiwalnego zarządzania dziennikiem należy również rozważyć, co może się stać, jeśli kolejka lub inny obiekt jest uszkodzony. W takim przypadku menedżer kolejek nie jest w stanie wykonać obrazu nośnika uszkodzonego obiektu, a program **MEDIALOG** nie będzie się przesuwać do przodu.

Jeśli obciążenie jest kontynuowane, nieaktywny dziennik będzie rósł w sposób nieograniczony, ponieważ najstarszy zakres wymagany do odtwarzania nośników jest nadal potrzebny i nie można go ponownie wykorzystać. Jeśli obciążenie będzie kontynuowane, system plików dziennika będzie zapelniony całkowicie, aby rozwiązać problem, zanim menedżer kolejek rozpocznie wycofywanie transakcji, a nawet może zakończyć się awariami.

W związku z tym do automatycznego i archiwizowania zarządzania dziennikiem:

```
LogFilesystemSize > (PrimaryFiles + SecondaryFiles +  
(((TimeBetweenMediaImages *2) + TimeNeededToResolveDamagedObject) * ExtentsUsedPerHour))  
* LogFilePages
```

Uwaga: W poprzednim algorytmie założono, że program **SET LOG ARCHIVED** jest wywoływany w każdym zakresie, gdy tylko nie jest już potrzebny do odtwarzania nośników, do zarządzania dziennikami archiwalnymi.

Zarządzanie dziennikami

V 9.1.0 W produkcie IBM MQ 9.1.0 produkt IBM MQ obsługuje automatyczne zarządzanie dziennikami i automatyczne odtwarzanie nośników dzienników liniowych. Dzienniki cykliczne są prawie samzarządzające się, ale czasami wymagają interwencji w celu rozwiązania problemów z pamięcią.

Uwaga: **IBM i** Automatyczne i archiwalne zarządzanie dziennikami nie jest poprawne w systemie IBM i.

W przypadku rejestrowania cyklicznego menedżer kolejek odzyskuje zwolnione miejsce w plikach dziennika. To działanie nie jest widoczne dla użytkownika i zwykle nie widać zmniejszenia ilości używanego miejsca na dysku, ponieważ przydzielone miejsce jest szybko ponownie wykorzystywane.

V 9.1.0 W programie IBM MQ 9.1.0 można usuwać pliki dodatkowe, jeśli używane jest rejestrowanie cykliczne. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja **RESET QMGR TYPE (REDUCELOG)**.

W przypadku rejestrowania liniowego dziennika może zapelnić się, jeśli punkt kontrolny nie był używany przez długi czas lub jeśli długo działająca transakcja zapisała rekord dziennika dawno temu. Menedżer

kolejek podejmuje wystarczająco często próby wykonania punktów kontrolnych, aby uniknąć pierwszego problemu.

Multi Jeśli dziennik zostanie zapełniony, zostanie wyświetlony komunikat AMQ7463 . Ponadto, jeśli dziennik zostanie zapełniony z powodu długotrwałej transakcji, która uniemożliwiła zwolnienie miejsca, zostanie wygenerowany komunikat AMQ7465 .

Do zrestartowania menedżera kolejek wymagane są tylko te rekordy dziennika, które zostały zapisane od momentu uruchomienia ostatniego kompletnego punktu kontrolnego i te, które zostały zapisane przez wszystkie aktywne transakcje.

Z biegiem czasu najstarsze zapisane rekordy dziennika stają się niepotrzebne podczas restartowania menedżera kolejek.

Po wykryciu długotrwałej transakcji zaplanowane jest asynchroniczne wycofanie tej transakcji przez działanie. Jeśli z jakiegoś nieoczekiwanego powodu asynchroniczne wycofanie zmian nie powiedzie się, niektóre wywołania MQI zwrócą w tej sytuacji błąd MQRC_RESOURCE_PROBLEM.

Należy zauważyć, że miejsce jest zarezerwowane na potrzeby zatwierdzania lub wycofywania wszystkich transakcji w trakcie realizacji, dlatego działanie **MQCMIT** lub **MQBACK** nie powinno kończyć się niepowodzeniem.

Aplikacja, której transakcja została wycofana w ten sposób, nie może wykonywać kolejnych operacji **MQPUT** lub **MQGET** określających punkt synchronizacji w ramach tej samej transakcji.

Próba umieszczenia lub pobrania komunikatu w punkcie synchronizacji w tym stanie zwraca wartość MQRC_BACKED_OUT. Aplikacja może następnie wydać komendę **MQCMIT**, która zwraca wartość MQRC_BACKED_OUT lub **MQBACK** i uruchomić nową transakcję. Jeśli transakcja wykorzystująca zbyt dużą ilość miejsca w dzienniku została wycofana, obszar dziennika jest zwalniany, a menedżer kolejek kontynuuje normalne działanie.

Co się dzieje, gdy dysk zostanie zapełniony

Komponent rejestrowania menedżera kolejek może sobie poradzić z pełnym dyskiem i z pełnymi plikami dziennika. Jeśli dysk zawierający dziennik zostanie zapełniony, menedżer kolejek wysyła komunikat AMQ6709 i zostanie wyświetlony rekord błędu.

Pliki dziennika są tworzone przy stałej wielkości, a nie są rozszerzane, ponieważ zapisywane są do nich rekordy dziennika. Oznacza to, że IBM MQ może zabierać miejsca na dysku tylko wtedy, gdy tworzy nowy plik. Nie może on zabierać spacji podczas zapisywania rekordu w dzienniku. Produkt IBM MQ zawsze wie, ile miejsca jest dostępne w istniejących plikach dziennika, a także zarządza spacją w plikach odpowiednio do tych plików.

V 9.1.0 W przypadku korzystania z rejestrowania liniowego w produkcie IBM MQ 9.1.0 dostępna jest opcja użycia:

- Automatyczne zarządzanie przydziałach dziennika.

Więcej informacji na temat nowych atrybutów dziennika zawiera sekcja [DISPLAY QMSTATUS](#) .

Ponadto należy zapoznać się z następującymi komendami lub ich odpowiednikami PCF:

- [RESET QMGR](#)
- [SET LOG](#) dla platform rozproszonych

- Opcje kontrolujące korzystanie z obrazów nośników.

Więcej informacji na temat komendy [ALTER QMGR](#) i [ALTER QUEUES](#) :

- [IMGINTVL](#)
- [LN IMGLOGLN](#)
- [IMGRCOVO](#)
- [IMGRCOVQ](#)
- [IMGSCHED](#)

Rejestrowanie cykliczne zwraca problem z zasobem.

Jeśli w dalszym ciągu zabraniasz miejsca, sprawdź, czy konfiguracja dziennika w pliku konfiguracyjnym menedżera kolejek jest poprawna. Może być możliwe zmniejszenie liczby podstawowych lub drugorzędnych plików dziennika, tak aby dziennik nie wyrósł na dostępną przestrzeń.

Nie można zmienić wielkości plików dziennika dla istniejącego menedżera kolejek. Menedżer kolejek wymaga, aby wszystkie przydziały dziennika były takie same.

Zarządzanie plikami dzienników

Przydziel wystarczającą ilość miejsca dla plików dziennika. W przypadku rejestrowania liniowego można usunąć stare pliki dziennika, gdy nie są już wymagane.

Informacje specyficzne dla rejestrowania cyklicznego

Jeśli używane jest rejestrowanie cykliczne, należy upewnić się, że podczas konfigurowania systemu istnieje wystarczająca ilość miejsca do przechowywania plików dziennika (patrz ["Sekcja LogDefaults w pliku mqsc.ini"](#) na stronie 95 i ["Sekcja log pliku qm.ini"](#) na stronie 128). Ilość miejsca na dysku używanego przez dziennik nie jest zwiększana poza skonfigurowaną wielkość, w tym ilość miejsca dla plików dodatkowych, które mają zostać utworzone, jeśli jest to wymagane.

Informacje specyficzne dla rejestrowania liniowego

Jeśli używany jest dziennik liniowy, pliki dziennika są dodawane w sposób ciągły, ponieważ dane są rejestrowane, a ilość miejsca na dysku jest zwiększana wraz z czasem. Jeśli szybkość rejestrowanych danych jest duża, miejsce na dysku jest szybko używane przez nowe pliki dziennika.

Z upływem czasu starsze pliki dziennika dla dziennika liniowego nie są już wymagane do restartowania menedżera kolejek ani do odtwarzania nośników uszkodzonych obiektów. Następujące metody określają, które pliki dziennika są nadal wymagane:

Komunikaty zdarzeń programu rejestrującego

W przypadku wystąpienia istotnego zdarzenia, na przykład obrazu nośnika akt, generowane są komunikaty zdarzeń programu rejestrującego. Treść komunikatów zdarzenia programu rejestrującego określa pliki dziennika, które są nadal wymagane do restartu menedżera kolejek oraz do odtwarzania nośników. Więcej informacji na temat komunikatów zdarzeń programu rejestrującego zawiera sekcja [Zdarzenia programu rejestrującego](#).

Status menedżera kolejek

Uruchomienie komendy MQSC, DISPLAY QMSTATUS lub PCF, Inquire Queue Manager Status, zwraca informacje menedżera kolejek, w tym szczegółowe informacje na temat wymaganych plików dziennika. Więcej informacji na temat komend MQSC zawiera sekcja [Administrowanie za pomocą komend MQSC](#), a także informacje na temat komend PCF zawiera sekcja [Automating administration tasks](#) (Automatyzacja zadań administracyjnych).

Komunikaty menedżera kolejek

Okresowo menedżer kolejek wysyła parę komunikatów, aby wskazać, które z plików dziennika są potrzebne:

- Komunikat AMQ7467I podaje nazwę najstarszego pliku dziennika wymaganego do zrestartowania menedżera kolejek. Ten plik dziennika i wszystkie nowsze pliki dziennika muszą być dostępne podczas restartu menedżera kolejek.
- Komunikat AMQ7468I podaje nazwę najstarszego pliku dziennika wymaganego do odtwarzania nośnika.

Aby określić pliki dziennika "starsze" i "nowsze", należy użyć numeru pliku dziennika, a nie czasów modyfikacji stosowanych przez system plików.

Informacje mające zastosowanie do obu typów rejestrowania

W trybie z połączeniem wymagane są tylko pliki dziennika wymagane do zrestartowania menedżera kolejek, aktywne pliki dziennika. Nieaktywne pliki dziennika można skopiować do nośnika archiwum,

takiego jak taśma w celu odtwarzania po awarii, a następnie usunąć z katalogu dzienników. Nieaktywne pliki dziennika, które nie są wymagane do odtwarzania nośników, mogą być traktowane jako zbędne pliki dziennika. Istnieje możliwość usunięcia zbędnych plików dziennika, jeśli nie są one już interesujące dla danej operacji.

Jeśli nie można znaleźć wymaganego pliku dziennika, zostanie wygenerowany komunikat operatora AMQ6767E . Ustaw plik dziennika i wszystkie kolejne pliki dziennika, które są dostępne dla menedżera kolejek, i ponów operację.

Czyszczenie przydziały dziennika automatycznie-tylko rejestrowanie liniowe



W produkcie IBM MQ 9.1.0 dostępna jest opcja użycia automatycznego zarządzania obszarami dzienników liniowych, które nie są już wymagane do odtwarzania.

Atrybut **LogManagement** w sekcji Log w pliku qm.ini lub za pomocą IBM MQ Explorer służy do konfigurowania automatycznego zarządzania. Więcej informacji zawiera sekcja [“Sekcja log pliku qm.ini”](#) na stronie 128.

Więcej informacji na temat działania dziennika zawiera parametr [LOG](#) produktu **DISPLAY QMSTATUS** , a także następujące komendy służące do korzystania z dziennika:

- [RESET QMGR](#)
- [USTAW DZIENNIK](#)

Automatyczne zapisywanie obrazów w mediach-tylko rejestrowanie liniowe



Z poziomu produktu IBM MQ 9.1.0 istnieje ogólny przełącznik, który umożliwia określenie, czy menedżer kolejek automatycznie zapisuje obrazy nośników. Wartością domyślną jest, że przełącznik nie został ustawiony.

Za pomocą następujących atrybutów menedżera kolejek można określić, czy wykonywane jest automatyczne obrazowanie nośnika, oraz częstotliwość procesu.

IMGSCHEd

Informacja o tym, czy menedżer kolejek automatycznie zapisuje obrazy nośników

IMGINTVL

Częstotliwość zapisu obrazów nośników, w minutach

IMGLOGLN

Liczba megabajtów zapisanych w dzienniku od poprzedniego obrazu nośnika obiektu.

Jeśli czas krytyczny jest krytyczny, gdy obciążenie jest bardzo ciężkie, a użytkownik chce mieć pewność, że przepustowość systemu nie ma wpływu na automatyczne obrazy nośników, można tymczasowo wyłączyć funkcję automatycznego obrazowania nośników, ustawiając opcję **IMGSCHEd(MANUAL)**.

Produkt **IMGSCHEd** można przełączać w dowolnym momencie w czasie pracy.



Ostrzeżenie: Produkt **MEDIALOG** nie zostanie przeniesiony do przodu, jeśli nie są używane obrazy nośników, dlatego należy je archiwizować lub upewnić się, że dostępna jest wystarczająca ilość miejsca na dysku.

Można również sterować automatycznymi i ręcznymi obrazami nośników dla innych obiektów zdefiniowanych przez użytkownika:

- Informacje uwierzytelniające
- Kanał
- Połączenie klienta
- Program nasłuchujący
- Lista nazw

- Proces
- Kolejka aliasowa
- Kolejka lokalna
- Usługa
- Temat

W przypadku wewnętrznych obiektów systemowych, takich jak katalog obiektów i obiekt menedżera kolejek, menedżer kolejek automatycznie zapisuje obrazy nośników zgodnie z odpowiednimi odpowiednimi pozycjami.

Więcej informacji na temat atrybutów zawiera sekcja [ALTER QMGR](#) .

Można również włączać lub wyłączać automatyczne i ręczne obrazy nośników tylko dla lokalnych i trwałych kolejek dynamicznych. W tym celu należy użyć atrybutu kolejki **IMGRCOVQ** .

Więcej informacji na temat atrybutu **IMGRCOVQ** zawiera sekcja [ALTER QUEUES](#) .

Uwagi:

1. Obrazy nośników są obsługiwane tylko wtedy, gdy używane jest rejestrowanie liniowe. Jeśli włączono automatyczne obrazy nośników, ale używane są rejestrowanie cykliczne, generowany jest komunikat o błędzie, a atrybut automatycznych obrazów nośników menedżera kolejek jest wyłączony.
2. Jeśli włączono automatyczne obrazy nośników, ale nie określono częstotliwości, minut lub megabajtów dziennika, wysyłany jest komunikat o błędzie i nie są zapisywane żadne automatyczne obrazy nośników.
3. Obraz nośnika można zapisać ręcznie za pomocą komendy `rcdmqimg` po ustawieniu opcji **IMGSCHED(AUTO)**, jeśli ma to być pożądane.

Pozwala to na wykonywanie zdjęć multimedialnych w czasie, który jest odpowiedni dla przedsiębiorstwa, na przykład gdy system jest cicho. Automatyczne obrazowanie mediów uwzględnia te ręczne obrazy nośników, ponieważ wykonanie ręcznego obrazu nośnika resetuje przedział czasu i długość dziennika, przed którym następuje następny automatyczny obraz nośnika.

4. W produkcie IBM MQ 9.1.0 menedżer kolejek zapisuje komunikaty trwałe tylko w obrazach nośników, a nie w komunikatach nietrwałych. Może to zmniejszyć wielkość obrazów nośników podczas migracji do wersji IBM MQ 9.1.0 lub nowszej.

Podejmowanie decyzji w zakresie ustawiania opcji **IMGLOGLN** i **IMGINTVL**

V 9.1.0

Na tyle duże, że **IMGLOGLN** i **IMGINTVL** są wystarczająco duże, więc menedżer kolejek wydaje tylko ułamek czasu, w którym rejestruje obrazy nośników, ale na tyle małe, że:

- Uszkodzone przedmioty mogą być odzyskane w rozsądnym czasie, oraz
- Wystarczająco mała, aby Twój dziennik pasował na dysku bez wyczerpania się miejsca.

Jeśli zostanie ustawiona wartość **IMGLOGLN**, dobrą praktyką jest, aby **IMGLOGLN** wiele razy więcej niż ilość danych w kolejkach, a także wiele razy więcej niż szybkość przesyłania danych. Im większy jest **IMGLOGLN**, tym mniej czasu menedżer kolejek jest w stanie nagrywać obrazy nośników.

Podobnie, jeśli zostanie ustawiona wartość **IMGINTVL**, dobrą praktyką jest tworzenie **IMGINTVL** przez wiele razy, ile czasu menedżer kolejek ma rejestrować obraz nośnika. Można dowiedzieć się, jak długo trwa rejestrowanie obrazu nośnika, rejestrując jeden ręcznie.

Jeśli **IMGLOGLN** i **IMGINTVL** są zbyt duże, odzyskiwanie uszkodzonego obiektu może zająć bardzo dużo czasu, ponieważ wszystkie przydziały od czasu ostatniego obrazu nośnika muszą zostać odtworzone.

Make **IMGLOGLN** and **IMGINTVL** small enough, so that the maximum time taken to recover a damaged object is acceptable to you.

Tworzenie **IMGLOGLN** i **IMGINTVL** jest bardzo duże, co oznacza, że dziennik rośnie bardzo duży, ponieważ obrazy nośników są rejestrowane tak rzadko.



Ostrzeżenie: Upewnij się, że dziennik o tej wielkości mieści się wygodnie w systemie plików dziennika, ponieważ obciążenie zostanie wycofane, jeśli system plików dziennika zostanie całkowicie wypełniony.

Użytkownik może ustawić zarówno produkt **IMGINTVL**, jak i produkt **IMGLOGLN**. Może to być przydatne w celu zapewnienia, że automatyczne obrazy nośników są regularnie pobierane podczas dużego obciążenia (sterowanego przez produkt **IMGLOGLN**), ale nadal są pobierane od czasu do czasu, gdy obciążenie jest bardzo lekkie (sterowane przez produkt **IMGINTVL**).

Systemy **IMGINTVL** i **IMGLOGLN** są celami dla przedziału czasu i długości danych dziennika, między którymi pobierane są automatyczne obrazy nośników.

Atrybuty te nie powinny być widziane jako stałe maksimum lub minimum. W rzeczywistości menedżer kolejek może zdecydować się wcześniej zaplanować automatyczne tworzenie obrazu nośnika, jeśli menedżer kolejek będzie postrzegał, że jest to naprawdę dobry czas:

- Ponieważ kolejka jest pusta, dlatego obraz nośnika jest najbardziej wydajny pod względem wydajności, oraz
- Obraz nośnika nie został zarejestrowany przez pewien czas.

Przy tej okazji przerwa między automatycznymi obrazami nośników może być nieco dłuższa niż jedno lub drugie, zarówno w przypadku produktów **IMGINTVL**, jak i **IMGLOGLN**.

Przerwa między obrazami nośnika może być większa niż **IMGLOGLN**, jeśli ilość danych w kolejkach zbliża się do **IMGLOGLN**. Przerwa między obrazami nośnika może być większa niż **IMGINTVL**, jeśli trwa prawie tak długo, jak **IMGINTVL**, aby zarejestrować obraz nośnika.

Jest to kiepska praktyka, ponieważ menedżer kolejek spędza dużo czasu na rejestrowaniu obrazów nośników.

W przypadku korzystania z automatycznego zapisu obrazu nośników menedżer kolejek rejestruje obraz nośnika dla każdego obiektu i kolejki osobno, dlatego menedżer kolejek śledzi odstęp czasu i długość dziennika między obrazami osobno dla każdego obiektu.

Stopniowo w czasie, rejestrowanie obrazów nośników staje się stopniowe, zamiast rejestrować obrazy nośników dla wszystkich obiektów w tym samym czasie. Funkcja ta powoduje rozłożenie wpływu na wydajność zapisu obrazów nośników i jest kolejną zaletą korzystania z automatycznego rejestrowania obrazów nośników w rejestrowaniu ręcznym.

Ręczne przyjmowanie obrazów multimedialnych-rejestrowanie liniowe

V 9.1.0

Rejestrowanie obrazu nośnika w kolejce wiąże się z zapisaniem wszystkich trwałych komunikatów z tej kolejki do dziennika. W przypadku kolejek zawierających duże ilości danych komunikatu wiąże się to z zapisaniem dużej ilości danych do dziennika, a proces ten może mieć wpływ na wydajność systemu w czasie, gdy ma to miejsce.

Rejestrowanie obrazów nośników innych obiektów może być stosunkowo szybkie, ponieważ obraz nośnika innych obiektów nie zawiera danych użytkownika.

Należy dokładnie rozważyć, kiedy należy rejestrować obrazy nośników w kolejkach, tak aby proces nie zakłócał obciążenia szczytowego.

Należy regularnie rejestrować obraz nośnika wszystkich obiektów w celu aktualizacji najstarszego zakresu dziennika potrzebnego do odtwarzania nośników.

Dobrym czasem rejestrowania obrazu nośnika w kolejce jest moment, w którym jest on pusty, ponieważ w tym momencie do dziennika nie są zapisywane żadne dane komunikatu. Odwrotnie, zły czas jest wtedy, gdy kolejka jest bardzo głęboka lub ma na nim bardzo duże wiadomości.

Dobrym czasem do zapisania obrazu nośnika w kolejce jest to, że system jest w stanie cichy; podczas gdy w czasie szczytowego obciążenia pracą jest bardzo zły czas. Jeśli obciążenie jest zawsze spokojne o północy, można na przykład określić, że obrazy nośników będą nagrywać o północy co noc.

Rozłożenie zapisu każdej z kolejek może rozłożyć na zewnątrz wpływ na wydajność, a więc zmniejszyć jego wpływ. Im dłużej trwa to od czasu, gdy ostatnio zapisałeś obrazy nośników, tym ważniejsze staje się ich rejestrowanie, ponieważ zwiększa się liczba przydziałów dziennika wymaganych do odtwarzania nośników.

Uwaga: Podczas odtwarzania nośnika wszystkie wymagane pliki dzienników muszą być dostępne w tym samym czasie w katalogu plików dziennika. Upewnij się, że wykonujesz regularne obrazy nośników dowolnych obiektów, które warto odzyskać, aby uniknąć wyczerpania się miejsca na dysku, aby pomieścić wszystkie wymagane pliki dzienników.

Na przykład, aby utworzyć obraz nośnika dla wszystkich obiektów w menedżerze kolejek, uruchom komendę **rcdmqimg**, jak pokazano w poniższych przykładach:

Windows wł.Windows

```
rcdmqimg -m QMNAME -t all *
```

Linux wł.UNIX and Linux

```
rcdmqimg -m QMNAME -t all "*"
```

Uruchomienie programu **rcdmqimg** powoduje przeniesienie numeru kolejnego dziennika nośników (LSN) do przodu. Więcej informacji na temat numerów kolejnych dzienników zawiera sekcja [“Zrzucanie treści dziennika za pomocą komendy dmpmqlog”](#) na stronie 639. Produkt **rcdmqimg** nie jest uruchamiany automatycznie, dlatego musi być uruchamiany ręcznie lub z poziomu utworzonego zadania automatycznego. Więcej informacji na temat tej komendy można znaleźć w plikach **rcdmqimg** i **dmpmqlog**.

Ręczne rejestrowanie obrazów nośników za pomocą programu **rcdmqimg** w celu zarządzania przestrzenią dziennika nie jest wymagane, jeśli wybrano opcję użycia rejestrowania liniowego za pomocą menedżera kolejek sterowanego automatycznym obrazowaniem nośników.

Uwaga: Komunikaty AMQ7467 i AMQ7468 mogą być również wydawane w czasie uruchamiania komendy **rcdmqimg**.

Częściowe obrazy nośników

V9.1.0

Dobłą praktyką jest użycie komunikatów produktu IBM MQ tylko w przypadku danych, które mają zostać wykorzystane w najbliższej przyszłości, tak aby każdy komunikat był w kolejce przez stosunkowo krótki czas.

Odwrotnie, zaleca się używanie komunikatów produktu IBM MQ do przechowywania danych w długim okresie, takich jak baza danych.

Dobłą praktyką jest również zapewnienie, że kolejki są stosunkowo płytko, a słaba praktyka ma głębokie kolejki, których komunikaty są w kolejce przez długi czas.

Postępując zgodnie z tymi wytycznymi, użytkownik włącza menedżera kolejek w celu zoptymalizowania wydajności automatycznego rejestrowania obrazów nośników.

Rejestrowanie obrazu nośnika pustej kolejki jest bardzo wydajne (z punktu widzenia wydajności), podczas gdy obraz nośnika kolejki z dużą ilością danych na nim jest bardzo niewydajny, ponieważ wszystkie te dane muszą być zapisane do dziennika w obrazie nośnika.

W przypadku płynnych kolejek z ostatnio umieszczonym na nim komunikatami menedżer kolejek może dokonać dalszej optymalizacji.

Jeśli wszystkie komunikaty znajdujące się obecnie w kolejce zostały umieszczone w niedawnej przeszłości, menedżer kolejek może rejestrować obraz nośnika w imieniu czasu (*punkt odtwarzania*)

tuż przed umieszczeniem wszystkich komunikatów, a więc może być w stanie zarejestrować obraz pustej kolejki. Ten proces jest bardzo niski pod względem wydajności.

Jeśli wszystkie komunikaty, które znajdowały się w kolejce w punkcie odtwarzania, zostały następnie odebrane, komunikaty te nie muszą być rejestrowane w obrazie nośnika, ponieważ nie znajdują się już w kolejce.

Jest to nazywane *częściowym obrazem nośnika*. Następnie, w mało prawdopodobnym przypadku, gdy kolejka musi zostać odzyskana, wszystkie rekordy dzienników, które odnoszą się do tej kolejki od ostatniego obrazu nośnika, zostaną odtworzone, a więc przywróci wszystkie ostatnio wstawione komunikaty.

Nawet jeśli w kolejce w punkcie odtwarzania znajdowały się kilka komunikatów, które znajdują się obecnie w kolejce (i tak trzeba je zapisać w obrazie częściowego nośnika), to jeszcze bardziej wydajny jest zapis tego mniejszego częściowego obrazu nośnika, niż pełny obraz nośnika wszystkich wiadomości.

Upewnienie się, że komunikaty pozostają w kolejkach przez krótki czas, może poprawić wydajność automatycznego rejestrowania obrazów nośników.

Określanie zbędnych plików dziennika-tylko rejestrowanie liniowe


W przypadku rejestrowania cyklicznego nigdy nie należy usuwać danych z katalogu dzienników. Podczas zarządzania plikami dzienników liniowych ważne jest, aby upewnić się, które pliki mogą być usuwane lub archiwizowane. Informacje te pomogą Państwu w podjętej decyzji.


Nie należy używać czasów modyfikacji systemu plików w celu określenia "starszych" plików dziennika. Należy użyć tylko numeru pliku dziennika. Użycie plików dziennika przez menedżer kolejek jest zgodne ze złożonymi regułami, w tym przed przydzielaniem i formatowaniem plików dziennika przed ich potrzebą. W przypadku próby użycia tych czasów w celu określenia wieku względnego mogą być wyświetlane pliki dziennika o czasach modyfikacji, które mogą wprowadzać w błąd.

Aby określić wymagany najstarszy plik dziennika, należy skorzystać z trzech dostępnych miejsc:

- Komenda DISPLAY QMSTATUS
- Komunikaty zdarzeń programu rejestrującego, a w końcu
- Komunikaty protokołu błędów

W przypadku komendy DISPLAY QMSTATUS określ najstarszy zakres dziennika wymagany do:

- Zrestartuj menedżer kolejek, a następnie wydaj komendę DISPLAY QMSTATUS RECLOG.
- Wykonaj odtwarzanie nośnika, a następnie wydaj komendę DISPLAY QMSTATUS MEDIALOG.
-  Określ nazwę dla powiadomienia archiwalnego, wydaj komendę DISPLAY QMSTATUS ARCHLOG.

 Podczas korzystania z rejestrowania cyklicznego można zmniejszyć liczbę przydziałów dziennika dodatkowego, wydając komendę **RESET QMGR TYPE (REDUCELOG)**.

W ogólnym przypadku niższy numer pliku dziennika implikuje starszy dziennik. O ile nie masz bardzo wysokiego obrotu pliku dziennika, z rzędu 3000 plików dziennika na dzień przez 10 lat, nie trzeba wykonywać operacji zawijania numeru w pozycji 9 999 999. W takim przypadku można zarchiwizować dowolny plik dziennika o numerze mniejszym niż wartość RECLOG i można usunąć dowolny plik dziennika o numerze mniejszym niż zarówno wartości RECLOG, jak i MEDIALOG.



Ostrzeżenie: Plik dziennika jest zawijany, a więc następna liczba po 9 999 999 wynosi zero.

Położenie pliku dziennika

Przy wyborze lokalizacji dla plików dziennika należy pamiętać, że operacja ta jest poważnie naruszona, jeśli program IBM MQ nie sformatuje nowego dziennika z powodu braku miejsca na dysku.

Jeśli używany jest dziennik cykliczny, upewnij się, że na dysku znajduje się wystarczająca ilość miejsca dla co najmniej skonfigurowanych podstawowych plików dziennika. Należy również pozostawić miejsce dla co najmniej jednego dodatkowego pliku dziennika, który jest wymagany, jeśli dziennik musi się rozwijać.

Jeśli używany jest dziennik liniowy, należy zezwolić na znacznie większą ilość miejsca; ilość miejsca zajętego przez dziennik wzrasta w sposób ciągły, ponieważ dane są rejestrowane.

Pliki dziennika należy umieścić na oddzielnym dysku z danych menedżera kolejek.

Integralność danych w tym urządzeniu jest nadrzędna-należy zezwolić na wbudowaną nadmiarowość.

Może być również możliwe umieszczenie plików dziennika na wielu dyskach w układzie lustrzanym. Zabezpiecza to przed awarią napędu zawierającego dziennik. Bez zapisu lustrzanego może być wymuszone przejście do ostatniej kopii zapasowej systemu IBM MQ .

V 9.1.3 Coldstart: Co zrobić, jeśli brakuje przydziałów dzienników lub jest on uszkodzony

Jeśli przedsiębiorstwo utraci niektóre lub wszystkie przydziały dziennika wymagane do odtwarzania po restarcie, menedżer kolejek nie będzie mógł odtworzyć dziennika odtwarzania, a więc nie zostanie zrestartowany. Jeśli menedżer kolejek jest wymagany do zrestartowania, gdy dziennik odtwarzania jest uszkodzony w jakikolwiek sposób, kosztem utrzymania integralności danych, można to zrobić, chociaż zdecydowanie się nie zniechęca. Ten proces jest znany jako *coldstarting* menedżera kolejek.

Ważne: Koloryzacja menedżera kolejek powinna być uwzględniana tylko w wyjątkowych okolicznościach i niesie ze sobą ryzyko integralności danych zgodnie z opisem na tej stronie. Produkt IBM sugeruje, aby odbudować menedżer kolejek, w preferowanej kolejności do kolduruchamiania, w odpowiedzi na uszkodzone pliki danych.

Jeśli ze względów operacyjnych wymagane jest uruchomienie komendy coldstart, należy zaangażować przedstawiciela działu wsparcia produktu IBM w celu dokonania przeglądu podstawowej przyczyny problemu. Przy najbliższej okazji należy zastąpić menedżer kolejek kolduruchomionym z przebudowanym menedżerem kolejek.

Efekty coldstart

Na coldstart menedżer kolejek tworzy pusty dziennik odtwarzania i opiera się na danych w plikach kolejek i innych plikach obiektów w ich istniejącym stanie. Ponieważ dane w zbiorach kolejek mogą być niespójne, komunikaty mogą zostać utracone, zduplikowane, uszkodzone lub niespójne.

Menedżer kolejek przechowuje konfigurację wszystkich pozostałych utrwalonych obiektów w dzienniku odtwarzania, a także w plikach obiektów. Także inne wewnętrzne dane stanu są również rejestrowane w dzienniku odtwarzania, więc na coldstart, wewnętrzne dane stanu są resetowane, a wszystkie inne dane konfiguracyjne mogą być niedokładne.

Efekty coldstart są nieprzewidywalne i szeroko zakrojone, tak więc należy unikać coldstart, chyba że absolutnie konieczne. Po zakończeniu procesu coldstarting informacje w plikach kolejek i obiektów mogą być tak niespójne, że menedżer kolejek w ogóle nie zostanie zrestartowany.

Jeśli menedżer kolejek zostanie zrestartowany, nie ma prostego sposobu na wykrywanie danych lub konfiguracji komunikatu, na których można się opierać, a także co nie może być możliwe. Ponadto, po uruchomieniu komendy coldstart, kolejki mogą ulec uszkodzeniu, a więc stają się całkowicie bezużyteczne.

Dodatkowo, jeśli można pobrać lub umieścić określoną kolejkę, komunikaty na nim mogą być uszkodzone, brakujące lub zduplikowane. Transakcje i kanały mogą być w wątpliwość. Nawet jeśli menedżer kolejek został pomyślnie uruchomiony, a kolejki wyglądają w stanie nienaruszonym, to nieprzewidywalne efekty działania komendy coldstart mogą nie zostać zrealizowane aż do momentu, gdy zostanie wykonane wiele później.

Co zrobić, jeśli potrzebujesz coldstart

Wykonanie komendy coldstart nie powinno być uznawane za standardową praktykę operacyjną, a program IBM zdecydowanie zniechęca użytkownika do tego działania. Jeśli jednak użytkownik znajduje się w położeniu, w którym na pewno należy coldstart menedżera kolejek, należy skontaktować się z [Wsparcie dla produktu IBM MQ](#) .

Proces kolduruchamiania menedżera kolejek był bardziej skomplikowany w przypadku menedżera kolejek liniowych niż w przypadku cyklicznego menedżera kolejek. W programie IBM MQ 9.1.3 proces coldstart został znacznie uproszczony i nie wiąże się z kopiowaniem lub zmianą nazw dzienników.

W programie IBM MQ 9.1.3 należy skontaktować się z działem wsparcia IBM, który będzie miał klucz, który zostanie przekazany do komendy **strmqm**, aby utworzyć coldstart menedżera kolejek.



Ostrzeżenie: Komenda coldstart programu IBM MQ 9.1.3 nadal niesie ze sobą takie same ryzyko utraty integralności danych, jak ręczna komenda coldstart, a program IBM zdecydowanie zniechęca użytkownika do wykonywania tego działania.

Eliminacja przyszłych zimnych uruchomieniach: żądanie

Komenda **strmqm** wymaga klucza do komendy coldstart, ponieważ produkt IBM MQ chce, aby użytkownik kontaktował się z działem wsparcia produktu IBM MQ, jeśli jest konieczne coldstart, ponieważ produkt IBM MQ jest w stanie zrozumieć, w jaki sposób użytkownik wdał się w tę sytuację.

Wyraźnie coldstart jest czymś, czego najlepiej unikać. Produkt IBM MQ przeszedł znaczne starania, aby upewnić się, że nie będzie konieczne koloryzacja menedżera kolejek, a produkt IBM jest w stanie wykryć, czy istnieje coś więcej, co może spowodować konieczność złagodzenia zmian w produkcji coldstart.

Środki ostrożności, aby uniknąć coldstart

Domyślną metodą rejestrowania podczas tworzenia menedżera kolejek jest rejestrowanie cykliczne. W przypadku rejestrowania cyklicznego można zezwolić menedżerowi kolejek na konkretną liczbę podstawowych i drugorzędnych przydziałów dziennika o danej wielkości. System plików dziennika należy utworzyć na tyle duży, aby zawierał wszystkie podstawowe i drugorzędne przydziały dziennika, a administrowanie nimi nie powinno być nigdy potrzebne.

Alternatywnie można użyć rejestrowania liniowego w przeciwieństwie do cyklicznego. Rejestrowanie liniowe daje możliwość odtwarzania kolejek i innych obiektów, w mało prawdopodobnym przypadku, gdy stają się one uszkodzone. Jednak domyślnie rejestrowanie liniowe wymaga usunięcia przydziałów dziennika, które nie są już potrzebne do restartowania lub odtwarzania nośników. Jest to określane jako ręczne zarządzanie dziennikiem.

W ten sposób można przypadkowo usunąć zbyt wiele przydziałów dzienników i tak skończyć z coldstart, gdy administruje przydziały dziennika w ten sposób. Aby zmniejszyć to ryzyko, należy użyć funkcji automatycznego zarządzania dziennikami, tak aby menedżer kolejek zarządzał w imieniu dziennika przydziałów dzienników.

Sprawdzoną procedurą jest umieszczenie dziennika odtwarzania w oddzielnym systemie plików dziennika, który zawiera tylko dziennik odtwarzania. Jeśli dziennik odtwarzania został umieszczony w tym samym systemie plików, co reszta menedżera kolejek, czasami można znaleźć ten system plików przypadkowo zapętlający się, być może z powodu dużych plików kolejek. Ustaw katalog dziennika dla menedżera kolejek jako oddzielny system plików lub podaj inny system plików dziennika za pomocą opcji wiersza komend **-ld** w komendzie **crtmqm**.

Jeśli system plików wstrzymuje zapętlenie zbiorów kolejek, może nie być możliwe umieszczenie tych kolejek w tych kolejkach, ale menedżer kolejek jest kontynuowany. Jeśli system plików zawierający dziennik odtwarzania zostanie zapętlony, menedżer kolejek zostanie nagle zakończony i nie zostanie zrestartowany, dopóki nie zostanie zwolniona pewna ilość miejsca.

Należy uważać, aby nie usuwać przydziałów dzienników potrzebnych do odtwarzania po restarcie. W przeciwnym razie może się okazać, że konieczne jest ponowne uruchomienie komendy coldstart. Czasami może się okazać, że konieczne jest uruchomienie komendy coldstart, ponieważ dysk nie powiódł się, który zawiera dziennik odtwarzania. Sprawdzoną procedurą jest umieszczenie dziennika odtwarzania na replikowanym dysku i zmniejszenie ryzyka awarii dysku.

Przeniesienie komunikatów i konfiguracji do nowego zastępczego menedżera kolejek pozwala uniknąć problemów z trwającymi problemami z menedżerem kolejek, który został wcześniej zakoloryzowany.

Należy pamiętać o tym, które menedżery kolejek zostały wcześniej ponownie uruchomione, nawet jeśli były one ponownie uruchomione, a następnie zostały zatrzymane, zrestartowane i migrowane

w międzyczasie. Jeśli użytkownik kontaktuje się z działem wsparcia produktu IBM, powiadom, czy menedżer kolejek został wcześniej uruchomiony ponownie, a jeśli tak, należy podać jak najwięcej informacji na temat tego, co spowodowało wymaganie dla komendy coldstart.

Korzystanie z dziennika do odtwarzania

Można użyć informacji z dzienników, aby pomóc w odzyskanej sprawności po awarii.

Istnieje kilka sposobów, aby dane mogły być uszkodzone. Produkt IBM MQ pomaga w odzyskaniu:

- Uszkodzony obiekt danych
- Utrata zasilania w systemie
- Awaria komunikacji.

Ta sekcja zawiera informacje na temat sposobu, w jaki dzienniki są używane do odtwarzania po tych problemach.

Odzyskiwanie po awarii zasilania lub awarii komunikacji

Program IBM MQ może odtworzyć zarówno awarie komunikacyjne, jak i utratę zasilania. Może również czasami odtwarzać z innych typów problemów, takich jak niezamierzone usunięcie pliku.

W przypadku awarii komunikacji komunikaty trwałe pozostają w kolejkach, dopóki nie zostaną usunięte przez aplikację odbierającą. Jeśli komunikat jest przesyłany, pozostaje on w kolejce transmisji, dopóki nie zostanie pomyślnie przestany. Aby naprawić błąd komunikacji, można zwykle restartować kanały przy użyciu łącza, które nie powiodło się.

Jeśli utracisz zasilanie, gdy menedżer kolejek zostanie zrestartowany, program IBM MQ odtwarza kolejki do ich zatwierzonego stanu w momencie wystąpienia niepowodzenia. Gwarantuje to, że trwałe komunikaty nie zostaną utracone. Komunikaty nietrwałe są usuwane; nie są one przeżyte, gdy program IBM MQ przestanie gwałtownie się zatrzymać.

Odzyskiwanie uszkodzonych obiektów

Istnieją sposoby, w których obiekt IBM MQ może stać się bezużyteczny, na przykład z powodu nieumyślnego uszkodzenia. Następnie należy odtworzyć pełny system lub jego część. Wymagane działanie zależy od tego, kiedy zostanie wykryta uszkodzenie, czy wybrana metoda dziennika obsługuje odtwarzanie nośników, a które obiekty są uszkodzone.

Odtwarzanie nośnika

V 9.1.0 W programie IBM MQ 9.1.0, w menedżerze kolejek rejestrowania liniowego, obrazy nośników mogą być rejestrowane tylko dla obiektów, które są odtwarzalne. Na przykład, należy rozważyć opcje **IMGRCOVO** i **IMGRCOVQ**.

V 9.1.0 Podobnie można odtworzyć tylko podzbiór obiektów, zdefiniowanych jako nośniki odtwarzalne, z ich obrazów nośników w menedżerze kolejek rejestrowania liniowego. W przypadku, gdy obiekt, który nie jest zdefiniowany jako nośnik odtwarzalny, jest uszkodzony, opcje dla tego obiektu są takie same jak opcje dla menedżera kolejek cyklicznych rejestrowania.

Odtwarzanie nośników ponownie tworzy obiekty z informacji zapisanych w dzienniku liniowym. Na przykład, jeśli plik obiektu jest nieumyślnie usunięty lub staje się nieużyteczny z jakiegoś innego powodu, odtwarzanie nośnika może go odtworzyć. Informacje znajdujące się w dzienniku wymagane do odtwarzania nośnika obiektu są nazywane *obrazem nośnika*.

Obraz nośnika jest sekwencją rekordów dziennika zawierających obraz obiektu, z którego sam obiekt może zostać ponownie utworzony.

Pierwszy rekord dziennika wymagany do ponownego utworzenia obiektu jest znany jako *rekord odtwarzania nośnika*. Jest to początek najnowszego obrazu nośnika dla obiektu. Rekord odtwarzania nośnika dla każdego obiektu jest jednym z fragmentów informacji zarejestrowanych podczas punktu kontrolnego.

Gdy obiekt jest ponownie tworzony na podstawie jego obrazu nośnika, konieczne jest również powtórzenie wszystkich rekordów dziennika opisujących aktualizacje wykonywane na obiekcie od czasu ostatniego zaprowadzenia obrazu.

Należy rozważyć na przykład kolejkę lokalną, która ma obraz obiektu kolejki, który został zabrany przed umieszczeniem w kolejce trwałym komunikatem. Aby ponownie utworzyć najnowszy obraz obiektu, należy odtworzyć wpisy w dzienniku rejestrujące umieszczanie komunikatu w kolejce, dodatkowo odtwarzając sam obraz.

Gdy obiekt jest tworzony, zapisane rekordy dziennika zawierają wystarczającą ilość informacji, aby całkowicie odtworzyć obiekt. Te rekordy składają się na pierwszy obraz nośnika obiektu. Następnie, przy każdym zamknięciu, menedżer kolejek rejestruje obrazy nośników automatycznie w następujący sposób:

- Obrazy wszystkich obiektów procesów i kolejek, które nie są lokalne
- Obrazy pustych kolejek lokalnych

Obrazy nośników mogą być również rejestrowane ręcznie za pomocą komendy **rcdmqimg** opisanej w pliku **rcdmqimg**. Ta komenda zapisuje obraz nośnika dla obiektu IBM MQ .

V 9.1.0 Menedżer kolejek rejestruje obrazy nośników automatycznie, jeśli ustawiona jest wartość **IMGSCHED(AUTO)** . Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [ALTER QMGR](#) w celu uzyskania informacji na temat produktów **IMGINTVL** i **INGLOGLN**.

Po zapisaniu obrazu nośnika tylko dzienniki, które przechowują obraz nośnika, a także wszystkie dzienniki utworzone po tym czasie, są wymagane do ponownego utworzenia uszkodzonych obiektów. Korzyści związane z tworzeniem obrazów nośników zależą od takich czynników, jak ilość dostępnej wolnej pamięci masowej oraz szybkość, z jaką tworzone są pliki dzienników.

Odtwarzanie z obrazów nośników

Menedżer kolejek automatycznie odtwarza niektóre obiekty z obrazu nośnika podczas uruchamiania menedżera kolejek. Kolejka automatycznie odtwarza kolejkę, jeśli była zaangażowana w jakąkolwiek transakcję, która była niekompletna w momencie ostatniego zamknięcia menedżera kolejek i została uszkodzona lub uszkodzona podczas przetwarzania restartu.

Inne obiekty należy odzyskać ręcznie za pomocą komendy **rcrmqobj** , która odtwarza rekordy w dzienniku w celu ponownego utworzenia obiektu IBM MQ . Obiekt zostanie ponownie utworzony na podstawie najnowszego obrazu znalezionej w dzienniku, wraz ze wszystkimi stosownymi zdarzeniami dziennika między czasem zeskładowania obrazu a czasem wydania komendy ponownego utworzenia. Jeśli obiekt IBM MQ zostanie uszkodzony, jedynymi poprawnymi działaniami, które mogą zostać wykonane, jest usunięcie go lub ponowne utworzenie przez tę metodę. Nietrwale komunikaty nie mogą być odtwarzane w ten sposób.

Więcej informacji na temat komendy **rcrmqobj** można znaleźć w sekcji [rcrmqobj](#) .

Plik dziennika zawierający rekord odtwarzania nośnika i wszystkie kolejne pliki dziennika musi być dostępny w katalogu plików dziennika podczas próby odtwarzania nośnika obiektu. Jeśli nie można znaleźć wymaganego pliku, generowany jest komunikat operatora AMQ6767 , a operacja odtwarzania nośnika nie powiedzie się. Jeśli nie są używane regularne obrazy nośników obiektów, które mają zostać odtworzone, być może nie ma wystarczającej ilości miejsca na dysku, aby pomieścić wszystkie pliki dzienników wymagane do ponownego utworzenia obiektu.

Jakie pliki obiektów istnieją

V 9.1.0

Menedżer kolejek przechowuje atrybuty obiektów, które są zdefiniowane w programie **runmqsc** w plikach na dysku. Te pliki obiektów znajdują się w podkatalogach w katalogu danych menedżera kolejek.

Linux **UNIX** Na przykład na platformach UNIX i Linux kanały są przechowywane w produkcie `/var/mqm/qmgrs/qmgr/channel`.

Dane w tych zbiorach obiektów są nośnikami obrazu obiektów. Jeśli te pliki obiektów zostaną usunięte lub uszkodzone, obiekt zapisany w tym pliku jest zniszczony. Korzystając z menedżera kolejek rejestrowania liniowego, uszkodzone obiekty można odzyskać z dziennika za pomocą komendy `rcrmqobj`.

Większość plików obiektów zawiera tylko atrybuty obiektu, dlatego pliki kanałów zawierają atrybuty kanałów. Wyjątkami są:

- Katalog

Katalog obiektów jest katalogowany przez wszystkie obiekty wszystkich typów i jest przechowywany w produkcie `qmanager/QMQMOBJCAT`.

- Pliki synchronizacji

Plik `syncfile` zawiera wewnętrzne dane stanu powiązane ze wszystkimi kanałami.

- Kolejki

Zbiory kolejek zawierają zarówno komunikaty w tej kolejce, jak i atrybuty tej kolejki.

Należy zauważyć, że w produkcie `runmqsc` lub w produkcie IBM MQ Explorer nie ma ujawnionego obiektu katalogu lub pliku synchronizacji.

Katalog i menedżer kolejek mogą być rejestrowane, ale nie są odtwarzane. Jeśli te obiekty zostaną uszkodzone, menedżer kolejek zostanie zakończony z góry, a te obiekty zostaną automatycznie odzyskane przy restarcie.

Subskrypcje nie są wyświetlane w obiektach do rejestrowania lub odtwarzania, ponieważ trwałe subskrypcje są przechowywane w kolejce systemowej. Aby zarejestrować lub odzyskać trwałe subskrypcje, zanotuj lub odzyskaj `SYSTEM.DURABLE.SUBSCRIBER.QUEUE`.

Odzyskiwanie uszkodzonych obiektów podczas uruchamiania

Jeśli podczas uruchamiania menedżer kolejek wykryje uszkodzony obiekt, jego działanie zależy od typu obiektu i od tego, czy menedżer kolejek jest skonfigurowany do obsługi odtwarzania nośników.

Jeśli obiekt menedżera kolejek jest uszkodzony, menedżer kolejek nie może zostać uruchomiony, jeśli nie będzie mógł odtworzyć obiektu. Jeśli menedżer kolejek jest skonfigurowany z dziennikiem liniowym, a tym samym obsługuje odtwarzanie nośników, program IBM MQ automatycznie próbuje ponownie utworzyć obiekt menedżera kolejek ze swoich obrazów nośników. Jeśli wybrana metoda dziennika nie obsługuje odtwarzania nośników, można albo odtworzyć kopię zapasową menedżera kolejek, albo usunąć menedżera kolejek.

Jeśli wszystkie transakcje były aktywne po zatrzymaniu menedżera kolejek, do pomyślnego uruchomienia menedżera kolejek wymagane są również kolejki lokalne zawierające trwałe, niezatwierdzone komunikaty umieszczone w tych transakcjach lub które zostały zawarte w tych transakcjach. Jeśli którekolwiek z tych kolejek lokalnych zostanie uznane za uszkodzone, a menedżer kolejek obsługuje odtwarzanie nośników, automatycznie próbuje je odtworzyć z obrazów nośników. Jeśli dowolna z kolejek nie może zostać odzyskana, nie można uruchomić produktu IBM MQ.

Jeśli podczas przetwarzania uruchamiania w menedżerze kolejek zostaną wykryte uszkodzone lokalne kolejki zawierające niezatwierdzone komunikaty, które nie obsługują odtwarzania nośników, kolejki są oznaczone jako uszkodzone, a niezatwierdzone komunikaty na nich są ignorowane. Jest to spowodowane tym, że nie jest możliwe wykonanie odtwarzania nośnika uszkodzonych obiektów w takim menedżerze kolejek, a jedyne działanie, które zostało wykonane, to usunięcie tych obiektów. Komunikat AMQ7472 jest wydawany w celu zgłaszania ewentualnych uszkodzeń.

Odzyskiwanie uszkodzonych obiektów w innych momentach

Odzyskiwanie nośników dla obiektów jest automatyczne tylko podczas uruchamiania. W innych przypadkach, gdy wykryto uszkodzenie obiektu, generowany jest komunikat operatora AMQ7472, a większość operacji korzystających z obiektu nie powiedzie się. Jeśli obiekt menedżera kolejek jest uszkodzony w dowolnym momencie po uruchomieniu menedżera kolejek, menedżer kolejek wykonuje zamknięcie z wywłaszczonym zamknięciem. Jeśli obiekt został uszkodzony, można go usunąć lub, jeśli

menedżer kolejek używa dziennika liniowego, podjąć próbę odtworzenia go z jego obrazu nośnika za pomocą komendy **rcrmqobj** (szczegółowe informacje na ten temat zawiera sekcja [rcrmqobj](#)).

V 9.1.0 Jeśli kolejka (lub inny obiekt) zostanie uszkodzona, program **MEDIALOG** nie zostanie przeniesiony do przodu. Jest to spowodowane tym, że **MEDIALOG** jest najstarszym zakresem wymagającym do odtwarzania nośników. Jeśli obciążenie jest kontynuowane, program **CURRLOG** nadal będzie się przesuwac do przodu, a więc zostaną zapisane nowe przydziały. W zależności od konfiguracji (w tym ustawienia **LogManagement**), może to rozpocząć zapełnienie systemu plików dziennika. Jeśli system plików dziennika zostanie zapełniony całkowicie, transakcje zostaną wycofane, a menedżer kolejek może zakończyć się gwałtownie. W związku z tym, gdy kolejka jest uszkodzona, użytkownik może mieć tylko ograniczoną ilość czasu, aby działać przed zakończeniem menedżera kolejek. Ile czasu masz, zależy od szybkości, z jaką obciążenie powoduje, że menedżer kolejek zapisuje nowe przydziały, oraz ilość wolnego miejsca w systemie plików dziennika.

V 9.1.0 Jeśli jest używane ręczne zarządzanie dziennikami, mogą być archiwizowane obszary, które nie są potrzebne do odtwarzania po restarcie, a następnie usuwane z systemu plików dziennika, nawet jeśli są one nadal potrzebne do odtwarzania nośników. Jest to dopuszczalne tak długo, jak długo można je odtworzyć z archiwum w razie potrzeby. Ta strategia nie powoduje zapełniania systemu plików dziennika, gdy kolejka zostanie uszkodzona, a program **MEDIALOG** przestanie się przesuwac do przodu. Jeśli jednak użytkownik archiwizuje i usuwa obszary, które nie są potrzebne do restartowania lub odtwarzania nośników, system plików dziennika zacznie zapełniać, jeśli kolejka zostanie uszkodzona.

V 9.1.0 Jeśli używane jest automatyczne lub archiwalne zarządzanie dziennikami, menedżer kolejek nie będzie ponownie wykorzystywać przydziałów, które są nadal potrzebne do odtwarzania nośników, nawet jeśli użytkownik mógł je zarchiwizować i powiadomić menedżera kolejek za pomocą komendy **SET LOG ARCHIVED**. W związku z tym, jeśli kolejka zostanie uszkodzona, system plików dziennika rozpocznie wypełnianie.

V 9.1.0 Jeśli kolejka zostanie uszkodzona, zostaną zapisane obiekty USZKODZONE FFDCs, a program **MEDIALOG** przestanie się przesuwac do przodu. Uszkodzony obiekt można zidentyfikować na podstawie FFDC lub dlatego, że jest to obiekt z najstarszą **MEDIALOG** po jego wyświetleniu w programie **runmqsc**.

V 9.1.0 Jeśli system plików dziennika jest zapełniany, a użytkownik jest zaniepokojony, że jest on wycofany, ponieważ system plików dziennika jest zapełniony, odzyskiwanie obiektu lub wyciszenie obciążenia może zatrzymać to działanie.

Ochrona plików dziennika produktu IBM MQ

Nie należy dotykać plików dziennika, gdy jest uruchomiony menedżer kolejek, odtwarzanie może być niemożliwe. Użyj uprawnień superużytkownika lub mqm, aby chronić pliki dziennika przed niezamierzonym modyfikowaniem.

Nie należy usuwać aktywnych plików dziennika ręcznie, gdy menedżer kolejek produktu IBM MQ jest uruchomiony. Jeśli użytkownik nieumyślnie usunie pliki dziennika wymagane przez menedżer kolejek do zrestartowania, wówczas program IBM MQ **nie** wyda żadnych błędów i kontuuje przetwarzanie danych *wraz z komunikatami trwałymi*. Menedżer kolejek jest zamykany normalnie, ale nie może zostać zrestartowany. Odzyskiwanie komunikatów staje się niemożliwe.

Użytkownicy z uprawnieniem do usuwania dzienników, które są używane przez aktywny menedżer kolejek, mają również uprawnienia do usuwania innych ważnych zasobów menedżera kolejek (takich jak pliki kolejek, katalog obiektów i pliki wykonywalne IBM MQ). W związku z tym mogą one uszkodzić, być może przez niedoświadczenie, działający lub uspijony menedżer kolejek w sposób, w jaki IBM MQ nie może się zabezpieczyć.

Należy zachować ostrożność przy przyznaniu uprawnień superużytkownika lub mqm.

Zrzucanie treści dziennika za pomocą komendy dmpmqlog

Sposób użycia komendy **dmpmqlog** w celu zrzucenia zawartości dziennika menedżera kolejek.

Użyj komendy `dmpmqlog`, aby zrzucić zawartość dziennika menedżera kolejek. Domyślnie wszystkie aktywne rekordy dziennika są zrzucane, to znaczy, że komenda uruchamia zrzut z poziomu główki dziennika (zwykle jest to początek ostatniego zakończonego punktu kontrolnego).

Dziennik może być zazwyczaj zrzucony tylko wtedy, gdy menedżer kolejek nie jest uruchomiony. Ponieważ menedżer kolejek pobiera punkt kontrolny podczas zamykania systemu, aktywna część dziennika zwykle zawiera niewielką liczbę rekordów dziennika. Można jednak użyć komendy `dmpmqlog` w celu zrzucenia większej liczby rekordów dziennika, korzystając z jednej z następujących opcji, aby zmienić pozycję początkową zrzutu:

- Uruchom zrzut z *podstawowego* dziennika. Podstawą dziennika jest pierwszy rekord dziennika w pliku dziennika, który zawiera główną część dziennika. Ilość dodatkowych danych zrzucanych w tym przypadku zależy od miejsca, w którym główny plik dziennika znajduje się w pliku dziennika. Jeśli znajduje się on w pobliżu początku pliku dziennika, zostanie zrzucony tylko niewielka ilość dodatkowych danych. Jeśli główka znajduje się w pobliżu końca pliku dziennika, znacznie więcej danych jest zrzucanych.
- Określ początkową pozycję zrzutu jako pojedynczego rekordu dziennika. Każdy rekord dziennika jest identyfikowany przez unikalny *numer kolejny dziennika (LSN)*. W przypadku rejestrowania cyklicznego ten początkowy rekord dziennika nie może być wcześniejszy niż podstawa dziennika; to ograniczenie nie ma zastosowania do dzienników liniowych. Przed uruchomieniem komendy może być konieczne przywrócenie nieaktywnych plików dziennika. Należy określić poprawny numer LSN, który został wzięty z poprzedniego wyjścia `dmpmqlog`, jako pozycji początkowej.

Na przykład: z rejestrowaniem liniowym można określić `nextlsn` z ostatniego wyjścia `dmpmqlog`. `nextlsn` pojawia się w `Log File Header` i wskazuje numer LSN następnego rekordu protokołu, który ma zostać zapisany. Użyj tej opcji jako pozycji początkowej, aby sformatować wszystkie rekordy dziennika zapisane od czasu ostatniego zrzutu dziennika.

- **Tylko dla dzienników liniowych** można poinstruować `dmpmqlog`, aby uruchamiać formatowanie rekordów dziennika z dowolnego przydziału pliku dziennika. W tym przypadku plik dziennika `dmpmqlog` oczekuje, że ten plik dziennika znajdzie się w tym samym katalogu, co aktywne pliki dziennika. Ta opcja nie ma zastosowania do dzienników cyklicznych, gdzie `dmpmqlog` nie może uzyskać dostępu do rekordów dziennika przed bazą danych dziennika.

Danymi wyjściowymi z komendy `dmpmqlog` jest `Log File Header` oraz szereg sformatowanych rekordów dziennika. Menedżer kolejek używa kilku rekordów dziennika w celu rejestrowania zmian w jego danych.

Niektóre sformatowane informacje są używane tylko wewnętrznie. Poniższa lista zawiera najbardziej przydatne rekordy dziennika:

nagłówek pliku dziennika

Każdy dziennik ma jeden nagłówek pliku dziennika, który zawsze jest pierwszym formatowaniem sformatowanym za pomocą komendy `dmpmqlog`. Rejestr hierarchii zawiera następujące pola:

<i>logaktywna</i>	Liczba obszarów dziennika podstawowego.
<i>loginactive</i>	Liczba przydziałów dziennika dodatkowego.
<i>wielkość dziennika</i>	Liczba stron o wielkości 4 kB na przydział.
<i>baselsn</i>	Pierwszy numer LSN w zakresie dziennika, w którym znajduje się główna część dziennika.
<i>nextlsn</i>	Numer LSN następnego rekordu dziennika, który ma zostać zapisany.
<i>headlsn</i>	Numer LSN rekordu dziennika na początku dziennika.
<i>tailsn</i>	Numer LSN identyfikujący pozycję tylną dziennika.
<i>hflag1</i>	Określa, czy dziennik ma wartość CIRCULAR, czy LOG RETAIN (liniowe).
<i>Identyfikator HeadExtent</i>	Zakres dziennika zawierający główną część dziennika.

Nagłówek rekordu dziennika

Każdy rekord dziennika w dzienniku ma stały nagłówek zawierający następujące informacje:

<i>numer LSN</i>	Numer kolejny dziennika.
<i>LogRecdTyp</i>	Typ rekordu dziennika.
<i>XTranid</i>	Identyfikator transakcji powiązany z tym rekordem dziennika (jeśli istnieje). <i>TranType</i> interfejsu MQI wskazuje transakcję tylko dla IBM MQ. <i>TranType</i> z interfejsem XA jest związany z innymi menedżerami zasobów. Aktualizacje związane z tą samą jednostką pracy mają ten sam produkt <i>XTranid</i> .
<i>QueueName</i>	Kolejka powiązana z tym rekordem dziennika (jeśli istnieje).
<i>Identyfikator Qid</i>	Unikalny identyfikator wewnętrzny kolejki.
<i>PrevLSN</i>	Numer LSN poprzedniego rekordu dziennika w ramach tej samej transakcji (jeśli istnieje).

Uruchamianie menedżera kolejek

Dzienniki, które uruchomił menedżer kolejek.

<i>StartDate</i>	Data uruchomienia menedżera kolejek.
<i>StartTime</i>	Godzina, o której menedżer kolejek został uruchomiony.

Zatrzymaj menedżer kolejek

Dzienniki, które zostały zatrzymane przez menedżera kolejek.

<i>StopDate</i>	Data zatrzymania menedżera kolejek.
<i>StopTime</i>	Czas, przez jaki menedżer kolejek został zatrzymany.
<i>ForceFlag</i>	Typ używanego zamknięcia.

Uruchom punkt kontrolny

Oznacza to początek punktu kontrolnego menedżera kolejek.

Zakończenie punktu kontrolnego

Oznacza to koniec punktu kontrolnego menedżera kolejek.

<i>ChkPtNumer LSN</i>	Numer LSN rekordu dziennika, który uruchomił ten punkt kontrolny.
-----------------------	---

Umieszczanie komunikatu

Spowoduje to zarejestrowanie trwałego komunikatu umieszczonego w kolejce. Jeśli komunikat został umieszczony w punkcie synchronizacji, nagłówek rekordu dziennika zawiera wartość inną niż null *XTranid*. Pozostała część rekordu zawiera:

<i>MapIndex</i>	Identyfikator komunikatu w kolejce. Można go użyć do dopasowania do odpowiedniej komendy MQGET, która została użyta w celu pobrania tego komunikatu z kolejki. W tym przypadku można znaleźć kolejny rekord dziennika programu <i>Get Message</i> zawierający te same produkty <i>QueueName</i> i <i>MapIndex</i> . W tym momencie identyfikator <i>MapIndex</i> może zostać ponownie wykorzystany na potrzeby kolejnego umieszczenia komunikatu w tej kolejce.
<i>Dane</i>	Zawarte w rzucie szesnastkowym dla tego rekordu dziennika są różne dane wewnętrzne, po których następuje reprezentacja deskryptora komunikatu (eyecatcher MD), a następnie samo dane komunikatu.

Umieść część

Komunikaty trwałe, które są zbyt duże dla pojedynczego rekordu dziennika, są rejestrowane jako wiele rekordów dziennika *Put Part*, po których następuje pojedynczy rekord *Put Message*. Jeśli istnieją rekordy *Put Part*, wówczas pole *PrevLSN* będzie łańcuchować rekordy *Put Part*, a ostatni rekord *Put Message* razem.

<i>Dane</i>	Kontynuuje przetwarzanie danych komunikatów, w których poprzedni rekord dziennika został wyłączony.
-------------	---

Pobierz komunikat

Rejestrowane są tylko komunikaty trwałe. Jeśli komunikat został zwrócony w punkcie synchronizacji, nagłówek rekordu dziennika zawiera wartość inną niż null *XTranid*. Pozostała część rekordu zawiera:

<i>MapIndex</i>	Identyfikuje komunikat, który został pobrany z kolejki. Najnowszy rekord dziennika programu <i>Put Message</i> zawierający te same <i>QueueName</i> i <i>MapIndex</i> identyfikuje komunikat, który został pobrany.
<i>Priorytet QPriority</i>	Priorytet komunikatu pobranego z kolejki.

Uruchom transakcję

Wskazuje początek nowej transakcji. Typ *TranType* interfejsu MQI wskazuje transakcję tylko dla IBM MQ. Typ *TranType* interfejsu XA wskazuje, że jest on związany z innymi menedżerami zasobów. Wszystkie aktualizacje dokonane przez tę transakcję będą miały ten sam produkt *XTranid*.

Przygotowanie transakcji

Wskazuje, że menedżer kolejek jest przygotowany do zatwierdzania aktualizacji powiązanych z określonym *XTranid*. Ten rekord dziennika jest zapisywany jako część zatwierdzania dwufazowego z udziałem innych menedżerów zasobów.

Zatwierdź transakcję

Wskazuje, że menedżer kolejek zatwierdził wszystkie aktualizacje dokonane przez transakcję.

Wycofaj transakcję

Oznacza to, że menedżer kolejek ma zamiar wycofać transakcję.

Zakończ transakcję

Oznacza to koniec wycofanej transakcji.

Tabela transakcji

Ten rekord jest zapisywany w punkcie synchronizacji. Rejestruje on stan każdej transakcji, która dokonała trwałych aktualizacji. Dla każdej transakcji rejestrowane są następujące informacje:

<i>XTranid</i>	Identyfikator transakcji.
<i>FirstLSN</i>	Numer LSN pierwszego rekordu dziennika powiązanego z transakcją.
<i>LastLSN</i>	Numer LSN ostatniego rekordu dziennika powiązanego z transakcją.

Uczestnicy transakcji

Ten rekord dziennika jest zapisywany przez komponent menedżera transakcji XA menedżera kolejek. Rejestruje on zewnętrzne menedżery zasobów, które uczestniczą w transakcjach. Dla każdego uczestnika rejestrowane są następujące informacje:

<i>nazwa_RMName</i>	Nazwa menedżera zasobów.
<i>RMID</i>	Identyfikator menedżera zasobów. Jest to również rejestrowane w kolejnych rekordach dziennika produktu <i>Transaction Prepared</i> , które rejestrują transakcje globalne, w których uczestniczy menedżer zasobów.
<i>SwitchFile</i>	Plik ładowania przełącznika dla tego menedżera zasobów.
<i>XAOpenString</i>	Łańcuch otwarty XA dla tego menedżera zasobów.
<i>XACloseString</i>	Łańcuch zamknięcia interfejsu XA dla tego menedżera zasobów.

Transakcja przygotowana

Ten rekord dziennika jest zapisywany przez komponent menedżera transakcji XA menedżera kolejek. Wskazuje, że określona transakcja globalna została pomyślnie przygotowana. Każdy z uczestniczących menedżerów zasobów zostanie poinstruowany o zatwierdzeniu. *RMID* każdego przygotowanego menedżera zasobów jest rejestrowany w rekordzie dziennika. Jeśli sam menedżer kolejek uczestniczy w transakcji, zostanie zaprezentowany *Participant Entry* z wartością *RMID* równą zero.

Pominięcie transakcji

Ten rekord dziennika jest zapisywany przez komponent menedżera transakcji XA menedżera kolejek. Jest ona zgodna z rekordem dziennika produktu *Transaction Prepared* po dostarczeniu decyzji zatwierdzających do każdego uczestnika.

Wyczyść kolejkę

Rejestruje fakt, że wszystkie komunikaty w kolejce zostały wyczyszczone, na przykład za pomocą komendy MQSC CLEAR QUEUE.

Kolejka - atrybuty

Spowoduje to zarejestrowanie lub zmianę atrybutów kolejki.

Tworzenie obiektu

Spowoduje to zarejestrowywanie obiektu IBM MQ .

<i>ObjName</i>	Nazwa obiektu, który został utworzony.
<i>UserId</i>	Identyfikator użytkownika, który wykonuje tworzenie.

Usuń obiekt

Spowoduje to zarejestrowanie usunięcia obiektu IBM MQ .

<i>ObjName</i>	Nazwa obiektu, który został usunięty.
----------------	---------------------------------------

Tworzenie kopii zapasowej i odtwarzanie danych menedżera kolejek produktu IBM MQ

Menedżery kolejek można chronić przed potencjalnymi uszkodzeniami spowodowaną awariami sprzętu poprzez tworzenie kopii zapasowych danych menedżerów kolejek i menedżera kolejek, tworzenie kopii zapasowej tylko konfiguracji menedżera kolejek oraz za pomocą menedżera kolejek kopii zapasowych.

O tym zadaniu



UWAGA: Jeśli menedżer kolejek jest przenoszony do innego systemu operacyjnego, należy zachować szczególną ostrożność. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [Przenoszenie menedżera kolejek do innego systemu operacyjnego](#) .

Okresowo można podjąć odpowiednie kroki w celu ochrony menedżerów kolejek przed potencjalnymi uszkodzeniami spowodowaną awariami sprzętu. Istnieją trzy sposoby ochrony menedżera kolejek:

Utwórz kopię zapasową danych menedżera kolejek

Jeśli sprzęt nie powiedzie się, menedżer kolejek może zostać zmuszony do zatrzymania. Jeśli jakiegokolwiek dane dziennika menedżera kolejek zostaną utracone ze względu na awarię sprzętu, może być niemożliwe zrestartowanie menedżera kolejek. W przypadku tworzenia kopii zapasowej danych menedżera kolejek może być możliwe odzyskanie niektórych lub wszystkich utraconych danych menedżera kolejek.

W ogólnym przypadku, im częściej można tworzyć kopie zapasowe danych menedżera kolejek, tym mniej danych jest traconych w przypadku awarii sprzętu, która powoduje utratę integralności dziennika odtwarzania.

Aby utworzyć kopię zapasową danych menedżera kolejek, menedżer kolejek nie może być uruchomiony.

Utwórz kopię zapasową tylko konfiguracji menedżera kolejek

Jeśli sprzęt nie powiedzie się, menedżer kolejek może zostać zmuszony do zatrzymania. Jeśli zarówno konfiguracja menedżera kolejek, jak i dane dziennika zostaną utracone ze względu na awarię sprzętu, menedżer kolejek nie może zostać zrestartowany lub aby mógł zostać odtworzony z dziennika. Jeśli tworzona jest kopia zapasowa konfiguracji menedżera kolejek, można ponownie utworzyć menedżer kolejek i wszystkie jego obiekty z zapisanych definicji.

Aby utworzyć kopię zapasową konfiguracji menedżera kolejek, musi być uruchomiony menedżer kolejek.

Użyj zapasowego menedżera kolejek

Jeśli awaria sprzętu jest ciężka, menedżer kolejek może być nienaprawialny. W takiej sytuacji, jeśli nienaprawialny menedżer kolejek ma dedykowany zapasowy menedżer kolejek, menedżer kolejek kopii zapasowych może zostać aktywowany w miejsce nienaprawialnego menedżera kolejek. Jeśli jest ona regularnie aktualizowana, dziennik menedżera kolejek kopii zapasowych może zawierać dane dziennika, które zawierają ostatni pełny dziennik z nieodtworzonego menedżera kolejek.

Menedżer kolejek kopii zapasowych może zostać zaktualizowany, gdy istniejący menedżer kolejek jest nadal uruchomiony.

Procedura

- Aby utworzyć kopię zapasową i odtworzyć dane menedżera kolejek, patrz:
 - [“Tworzenie kopii zapasowej danych menedżera kolejek” na stronie 644.](#)
 - [“Odtwarzanie danych menedżera kolejek” na stronie 645.](#)
- Aby utworzyć kopię zapasową i odtworzyć konfigurację menedżera kolejek, patrz:
 - [“Tworzenie kopii zapasowej konfiguracji menedżera kolejek” na stronie 646](#)
 - [“Odtwarzanie konfiguracji menedżera kolejek” na stronie 647](#)
- Informacje na temat tworzenia, aktualizowania i uruchamiania menedżera kolejek kopii zapasowych zawiera sekcja [“Korzystanie z menedżera kolejek kopii zapasowych” na stronie 648.](#)

Tworzenie kopii zapasowej danych menedżera kolejek

Tworzenie kopii zapasowej danych menedżera kolejek może być pomocne w celu zabezpieczenia przed możliwą utratą danych spowodowanych błędami sprzętu.

Zanim rozpocznie

Przed rozpoczęciem tworzenia kopii zapasowej menedżera kolejek należy upewnić się, że menedżer kolejek nie jest uruchomiony. W przypadku próby wykonania kopii zapasowej działającego menedżera kolejek kopia zapasowa może nie być spójna z powodu aktualizacji w toku podczas kopiowania plików. Jeśli to możliwe, zatrzymaj menedżer kolejek, uruchamiając komendę **endmqm -w** (oczekiwanie na zamknięcie systemu), tylko jeśli to się nie powiedzie, użyj komendy **endmqm -i** (natychmiastowe zamknięcie systemu).

O tym zadaniu

Aby wykonać kopię zapasową danych menedżera kolejek, wykonaj następujące czynności:

Procedura

1. Należy wyszukać katalogi, w których menedżer kolejek umieszcza swoje dane i pliki dziennika, korzystając z informacji znajdujących się w plikach konfiguracyjnych.

Więcej informacji na ten temat zawiera [“Zmiana informacji konfiguracyjnych IBM MQ w plikach .ini w systemie Multiplatforms” na stronie 85.](#)

Uwaga: Nazwy wyświetlane w katalogu są transformowane w taki sposób, aby były zgodne z platformą, na której używany jest produkt IBM MQ. Więcej informacji na temat transformacji nazw zawiera sekcja [Informacje o nazwach plików IBM MQ](#).


2. Należy wykonać kopie wszystkich katalogów danych i plików dziennika menedżera kolejek, w tym wszystkich podkatalogów.

Należy upewnić się, że nie brakuje żadnych plików, a w szczególności pliku sterującego dziennika, zgodnie z opisem w sekcji [“Jak wyglądają dzienniki”](#) na stronie 613, oraz plików konfiguracyjnych, które zostały opisane w sekcji [“Pliki konfiguracyjne i pliki konfiguracyjne”](#) na stronie 230. Niektóre z katalogów mogą być puste, ale wszystkie te katalogi wymagają odtworzenia kopii zapasowej w późniejszym terminie.

W przypadku rejestrowania cyklicznego należy utworzyć kopię zapasową danych menedżera kolejek i katalogów plików dziennika w tym samym czasie, aby można było odtworzyć spójny zestaw danych i dzienników menedżera kolejek.

W przypadku rejestrowania liniowego należy w tym samym czasie utworzyć kopię zapasową danych menedżera kolejek i pliku dziennika. Istnieje możliwość odtworzenia tylko plików danych menedżera kolejek, jeśli dostępna jest odpowiednia pełna sekwencja plików dziennika.

3. Zachowanie właścicieli plików.

 W przypadku systemów IBM MQ for UNIX i Linux można to zrobić za pomocą komendy **tar**. (Jeśli kolejki są większe niż 2 GB, nie można użyć komendy **tar**. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [Włączanie dużych kolejek](#).)

Uwaga: W przypadku aktualizacji do wersji IBM WebSphere MQ 7.5 i nowszych należy wykonać kopię zapasową pliku `qm.ini` i wpisów do rejestru. Informacje o menedżerze kolejek są przechowywane w pliku `qm.ini` i mogą być używane do przywrócenia poprzedniej wersji produktu IBM MQ.

Zadania pokrewne

[Zatrzymywanie menedżera kolejek](#)

[“Tworzenie kopii zapasowej plików konfiguracyjnych po utworzeniu menedżera kolejek”](#) na stronie 14
Informacje konfiguracyjne produktu IBM MQ są zapisywane w plikach konfiguracyjnych w systemie UNIX, Linux, and Windows. Po utworzeniu menedżera kolejek należy utworzyć kopię zapasową plików konfiguracyjnych. Następnie, jeśli zostanie utworzony inny menedżer kolejek, który powoduje problemy, można przywrócić kopie zapasowe, gdy usunięto źródło problemu.

Odtwarzanie danych menedżera kolejek

Wykonaj poniższe kroki, aby odtworzyć kopię zapasową danych menedżera kolejek.

Zanim rozpocznie

Przed rozpoczęciem tworzenia kopii zapasowej należy upewnić się, że menedżer kolejek nie jest uruchomiony.

Więcej informacji na temat odtwarzania kopii zapasowej menedżera kolejek w klastrze można znaleźć w sekcji [“Odtwarzanie menedżera kolejek klastra”](#) na stronie 363 oraz w sekcji [łączenie w klastry: dostępność, wiele instancji i odtwarzanie po awarii](#).

Uwaga: Podczas aktualizacji do nowszej wersji produktu IBM MQ należy się upewnić, że została utworzona kopia zapasowa pliku `.ini` oraz wpisów do rejestru. Informacje o menedżerze kolejek są przechowywane w pliku `.ini` i mogą być używane do przywrócenia poprzedniej wersji produktu IBM MQ.

Procedura

1. Znajdź katalogi, w których menedżer kolejek umieszcza swoje dane i pliki dzienników, korzystając z informacji znajdujących się w plikach konfiguracyjnych.
2. Opróżnia katalogi, w których mają być umieszczone dane kopii zapasowej.
3. Skopiuj kopie zapasowe danych menedżera kolejek i pliki dzienników do odpowiednich miejsc.

Upewnij się, że dysponujesz plikiem sterującym dziennika, a także plikami dziennika.

W przypadku rejestrowania cyklicznego należy utworzyć kopię zapasową danych menedżera kolejek i katalogów plików dziennika w tym samym czasie, aby można było odtworzyć spójny zestaw danych i dzienników menedżera kolejek.

W przypadku rejestrowania liniowego należy w tym samym czasie utworzyć kopię zapasową danych menedżera kolejek i pliku dziennika. Istnieje możliwość odtworzenia tylko plików danych menedżera kolejek, jeśli dostępna jest odpowiednia pełna sekwencja plików dziennika.

4. Zaktualizuj pliki informacji konfiguracyjnych.

Sprawdź, czy pliki konfiguracyjne IBM MQ i menedżera kolejek są spójne, dzięki czemu program IBM MQ może szukać odtworzonych danych w odpowiednich miejscach.

5. Sprawdź wynikną strukturę katalogów, aby upewnić się, że masz wszystkie wymagane katalogi.

Więcej informacji na temat katalogów i podkatalogów produktu IBM MQ znajduje się w sekcji [Struktura katalogów w systemach Windows](#) i [Zawartość katalogu w systemach UNIX and Linux](#).

Wyniki

Jeśli kopia zapasowa danych została utworzona i odtworzona poprawnie, menedżer kolejek zostanie teraz uruchomiony.

Multi Tworzenie kopii zapasowej konfiguracji menedżera kolejek

Tworzenie kopii zapasowej konfiguracji menedżera kolejek może pomóc w odbudowaniu menedżera kolejek z jego definicji, jeśli zarówno konfiguracja menedżera kolejek, jak i dane dziennika zostaną utracone ze względu na awarię sprzętu, a menedżer kolejek nie może zostać zrestartowany lub do odtworzenia z dziennika.

O tym zadaniu

ULW W systemie UNIX, Linux, and Windows można użyć komendy **dmpmqcfcg** w celu zrzucenia konfiguracji menedżera kolejek produktu IBM MQ .

IBM i W systemie IBM i można użyć komendy Zrzut konfiguracji MQ (**DMPMQMCFG**) w celu zrzucenia obiektów konfiguracyjnych i uprawnień dla menedżera kolejek.

Procedura

1. Upewnij się, że menedżer kolejek został uruchomiony.
2. W zależności od platformy należy użyć jednej z następujących komend, aby utworzyć kopię zapasową konfiguracji menedżera kolejek:

- **ULW** W systemie UNIX, Linux, and Windows: Wykonaj komendę Zrzut MQ Configuration, **dmpmqcfcg**, używając domyślnej opcji formatowania MQSC (-f mqsc) MQSC i wszystkich atrybutów (-a), użyj standardowego przekierowania wyjścia do zapisania definicji w pliku. Na przykład:

```
dmpmqcfcg -m MYQMGR -a > /mq/backups/MYQMGR.mqsc
```

- **IBM i** W systemie IBM i: Wykonaj komendę Zrzut MQ Configuration (**DMPMQMCFG**), używając domyślnej opcji formatowania OUTPUT (*MQSC) i EXPATTR (*ALL), użyj wartości TOFILE i TOMBR, aby zapisać definicje w składowej zbioru fizycznego. Na przykład:

```
DMPMQMCFG MQMNAME(MYQMGR) OUTPUT(*MQSC) EXPATTR(*ALL) TOFILE(QMQMSAMP/QMQSC) TOMBR(MYQMGRDEF)
```

Zadania pokrewne

“Odtwarzanie konfiguracji menedżera kolejek” na stronie 647

Konfigurację menedżera kolejek można odtworzyć z kopii zapasowej, najpierw upewniając się, że menedżer kolejek jest uruchomiony, a następnie uruchamiając odpowiednią komendę dla używanej platformy.

Odsyłacze pokrewne

[dmpmqcfcfg \(zrzut konfiguracji menedżera kolejek\)](#)

[Zrzut konfiguracji MQ \(DMPMQMCFG\)](#)

Multi Odtwarzanie konfiguracji menedżera kolejek

Konfigurację menedżera kolejek można odtworzyć z kopii zapasowej, najpierw upewniając się, że menedżer kolejek jest uruchomiony, a następnie uruchamiając odpowiednią komendę dla używanej platformy.

O tym zadaniu

ULW W systemie UNIX, Linux, and Windows można użyć komendy **runmqsc** w celu odtworzenia konfiguracji menedżera kolejek produktu IBM MQ .

IBM i W systemie IBM i można użyć komendy **STRMQMMQSC** w celu odtworzenia obiektów konfiguracyjnych i uprawnień dla menedżera kolejek.

Procedura

1. Upewnij się, że menedżer kolejek został uruchomiony.

Należy zauważyć, że jeśli uszkodzenie danych i dzienników nie jest możliwe do naprawienia w inny sposób, menedżer kolejek mógł zostać ponownie utworzony.

2. W zależności od platformy należy użyć jednej z następujących komend, aby odtworzyć konfigurację menedżera kolejek:

- **ULW** W systemie UNIX, Linux, and Windows uruchom komendę **runmqsc** dla menedżera kolejek, użyj standardowego przekierowania wejścia, aby odtworzyć definicje z pliku skryptowego wygenerowanego przez komendę Zrzut konfiguracji MQ (**dmpmqcfcfg**) (patrz [“Tworzenie kopii zapasowej konfiguracji menedżera kolejek” na stronie 646](#)). Na przykład:

```
runmqsc MYQMGR < /mq/backups/MYQMGR.mqsc
```

- **IBM i** W systemie IBM i: uruchom komendę **STRMQMMQSC** dla menedżera kolejek i użyj parametrów **SRCMBR** i **SRCFILE** , aby odtworzyć definicje z podzbioru zbioru fizycznego, który jest generowany przez komendę Zrzut konfiguracji MQ (**DMPMQMCFG**) (patrz [“Tworzenie kopii zapasowej konfiguracji menedżera kolejek” na stronie 646](#)). Na przykład:

```
STRMQMMQSC MQMNAME(MYQMGR) SRCFILE(QMQMSAMP/QMQSC) SRCMBR(MYQMGR)
```

Zadania pokrewne

“Tworzenie kopii zapasowej konfiguracji menedżera kolejek” na stronie 646

Tworzenie kopii zapasowej konfiguracji menedżera kolejek może pomóc w odbudowaniu menedżera kolejek z jego definicji, jeśli zarówno konfiguracja menedżera kolejek, jak i dane dziennika zostaną utracone ze względu na awarię sprzętu, a menedżer kolejek nie może zostać zrestartowany lub do odtworzenia z dziennika.

Odsyłacze pokrewne

[dmpmqcfcfg \(zrzut konfiguracji menedżera kolejek\)](#)

[runmqsc \(uruchamianie komend MQSC\)](#)

Korzystanie z menedżera kolejek kopii zapasowych

Istniejący menedżer kolejek może mieć dedykowany zapasowy menedżer kolejek na potrzeby odtwarzania po awarii.

O tym zadaniu

Zapasowy menedżer kolejek jest nieaktywną kopią istniejącego menedżera kolejek. Jeśli istniejący menedżer kolejek stanie się nienaprawialny z powodu poważnej awarii sprzętu, menedżer kolejek kopii zapasowych może zostać podłączony w trybie z połączeniem, aby zastąpić nieodtwarzalny menedżer kolejek.

Istniejące pliki dziennika menedżera kolejek muszą być regularnie kopiowane do menedżera kolejek kopii zapasowych, aby zapewnić, że menedżer kolejek kopii zapasowych będzie nadal efektywną metodą odtwarzania po awarii. Istniejący menedżer kolejek nie musi być zatrzymany dla kopiowanych plików dziennika, należy jednak skopiować tylko plik dziennika, jeśli menedżer kolejek zakończył zapisywanie do niego. Więcej informacji na temat sposobu zapewnienia, że plik dziennika nie jest już zapisywany, zawiera sekcja [“Aktualizowanie zapasowego menedżera kolejek” na stronie 649](#), aby można było bezpiecznie skopiować plik dziennika.

Uwaga: Ponieważ istniejący dziennik menedżera kolejek jest stale aktualizowany, istnieje zawsze nieznaczna rozbieżność między istniejącym dziennikiem menedżera kolejek a danymi dziennika skopiowanymi do dziennika menedżera kolejek kopii zapasowych. Regularne aktualizacje menedżera kolejek kopii zapasowych minimalizuje rozbieżność między tymi dwoma dziennikami.

Jeśli wymagane jest uruchomienie menedżera kolejek kopii zapasowych, należy go aktywować, a następnie uruchomić. Wymaganie aktywowania zapasowego menedżera kolejek przed jego uruchomieniem jest środkiem zapobiegawczym chronionym przed przypadkowym uruchomieniem zapasowego menedżera kolejek. Po aktywowaniu menedżera kolejek kopii zapasowej nie można go już aktualizować.

Ważne: Gdy stary zapasowy menedżer kolejek stanie się nowym aktywnym menedżerem kolejek, bez względu na przyczynę, nie ma już zapasowego menedżera kolejek. Jest to w rzeczywistości forma replikacji asynchronicznej, a więc oczekuje się, że nowy aktywny menedżer kolejek będzie logicznie za jakiś czas za starym aktywnym menedżerem kolejek. W związku z tym stary aktywny menedżer kolejek nie pełni już funkcji tworzenia kopii zapasowej dla nowego aktywnego menedżera kolejek.

Procedura

- Informacje na temat korzystania z menedżera kolejek kopii zapasowych znajdują się w następujących tematach:
 - [“Tworzenie zapasowego menedżera kolejek” na stronie 648](#)
 - [“Aktualizowanie zapasowego menedżera kolejek” na stronie 649](#)
 - [“Uruchamianie zapasowego menedżera kolejek” na stronie 650](#)

Pojęcia pokrewne

“Rejestrowanie: upewnij się, że komunikaty nie zostaną utracone.” na stronie 613
Program IBM MQ rejestruje wszystkie istotne zmiany w danych trwałych sterowanych przez menedżer kolejek w dzienniku odtwarzania.

Tworzenie zapasowego menedżera kolejek

Menedżer kolejek kopii zapasowych jest tworzony jako nieaktywna kopia istniejącego menedżera kolejek.

O tym zadaniu

Ważne: W przypadku korzystania z rejestrowania liniowego można używać tylko menedżera kolejek kopii zapasowych.

Menedżer kolejek kopii zapasowych wymaga następujących działań:

- Aby mieć takie same atrybuty, jak istniejący menedżer kolejek, na przykład nazwa menedżera kolejek, typ rejestrowania i wielkość pliku dziennika.
- Znajdować się na tej samej platformie co istniejący menedżer kolejek.
- Poziom kodu jest równy lub wyższy niż istniejący menedżer kolejek.

Procedura

1. Utwórz zapasowy menedżer kolejek dla istniejącego menedżera kolejek za pomocą komendy sterującej **crtmqm**.
2. Należy wykonać kopie wszystkich istniejących katalogów danych i plików dziennika menedżera kolejek, w tym wszystkich podkatalogów, zgodnie z opisem w sekcji [“Tworzenie kopii zapasowej danych menedżera kolejek”](#) na stronie 644.
3. Zastąp dane i katalogi plików dziennika kopii zapasowej menedżera kolejek, w tym wszystkie podkatalogi, wraz z kopiami pobraną z istniejącego menedżera kolejek.
4. Uruchom komendę sterującą **strmqm** w menedżerze kolejek kopii zapasowych, jak pokazano w poniższym przykładzie:

```
strmqm -r BackupQMName
```

Ta komenda powoduje oznaczenie menedżera kolejek jako zapasowego menedżera kolejek w produkcie IBM MQi odtwarza wszystkie skopiowane przydziały dziennika w celu wprowadzenia menedżera kolejek kopii zapasowych w kroku z istniejącym menedżerem kolejek.

Odsyłacze pokrewne

[crtmqm \(tworzenie menedżera kolejek\)](#)

[strmqm \(uruchamianie menedżera kolejek\)](#)

Aktualizowanie zapasowego menedżera kolejek

Aby zapewnić, że zapasowy menedżer kolejek pozostaje efektywną metodą odtwarzania po awarii, należy regularnie aktualizować ten menedżer kolejek.

O tym zadaniu

Regularna aktualizacja zmniejsza rozbieżność między dziennikiem menedżera kolejek kopii zapasowych a dziennikiem bieżącego menedżera kolejek. Nie ma potrzeby zatrzymywania menedżera kolejek przed jego powrotem.



Ostrzeżenie: W przypadku skopiowania nieciągniętego zestawu dzienników do katalogu dzienników menedżera kolejek kopii zapasowej tylko dzienniki aż do punktu, w którym zostanie znaleziony pierwszy brak dziennika, zostaną odtworzone.

Procedura

1. Uruchom następującą komendę skryptowe (MQSC) dla menedżera kolejek, dla którego ma zostać utworzona kopia zapasowa:

```
RESET QMGR TYPE(ADVANCELOG)
```

Spowoduje to zatrzymanie dowolnego zapisu do bieżącego dziennika, a następnie przejście menedżera kolejek do następnego przydziału dziennika. Dzięki temu użytkownik może utworzyć kopię zapasową wszystkich informacji zarejestrowanych do bieżącego czasu.

2. Uzyskaj (nowy) bieżący numer przydziału aktywnego dziennika, wydając następującą komendę skryptową (MQSC) w menedżerze kolejek, dla którego ma zostać utworzona kopia zapasowa:

```
DIS QMSTATUS CURRLOG
```

3. Skopiuj zaktualizowane pliki obszaru dziennika z bieżącego katalogu dzienników menedżera kolejek do katalogu dzienników menedżera kolejek kopii zapasowych.

Skopiuj wszystkie przydziały dziennika od ostatniej aktualizacji oraz do (ale nie włącznie) bieżącego przydziału zanotowanego w składnikach "2" na stronie 650. Skopiuj tylko pliki przydziału dziennika, które rozpoczynają się od łańcucha "S. ..".

4. Uruchom komendę sterującą **strmqm** w menedżerze kolejek kopii zapasowych, jak pokazano w poniższym przykładzie:

```
strmqm -r BackupQMName
```

Spowoduje to odtworzenie wszystkich skopiowanych przydziałów dziennika i powoduje, że menedżer kolejek kopii zapasowej jest w stanie wykonać krok z menedżerem kolejek. Po zakończeniu odtwarzania zostanie wyświetlony komunikat identyfikujący wszystkie przydziały dziennika wymagane do odtwarzania po restarcie, a także wszystkie przydziały dziennika wymagane do odtwarzania nośników.

Odsyłacze pokrewne

[RESETOWANIE MENEDŻERA KOLEJEK](#)

[WYŚWIETL STATUS QMSTATUS](#)

[strmqm \(uruchamianie menedżera kolejek\)](#)

Uruchamianie zapasowego menedżera kolejek

Istnieje możliwość podstawienia zapasowego menedżera kolejek dla nieodtworzalnego menedżera kolejek.

O tym zadaniu

Więcej informacji na temat odtwarzania kopii zapasowej menedżera kolejek w klastrze można znaleźć w sekcji "[Odtwarzanie menedżera kolejek klastra](#)" na stronie 363 oraz w sekcji [Łączenie w klastry: dostępność, wiele instancji i odtwarzanie po awarii](#).

Jeśli nienaprawialny menedżer kolejek ma dedykowany zapasowy menedżer kolejek, można aktywować zapasowy menedżer kolejek w miejsce nienaprawialnego menedżera kolejek.

Jeśli nieodtworzalny menedżer kolejek zostanie zastąpiony zapasowym menedżerem kolejek, niektóre dane menedżera kolejek z nieodtworzalnego menedżera kolejek mogą zostać utracone. Ilość utraconych danych jest zależna od czasu ostatniej aktualizacji menedżera kolejek kopii zapasowych. Im ostatnio ostatnia aktualizacja, tym mniej utraty danych menedżera kolejek.

Uwaga: Mimo że dane menedżera kolejek i pliki dzienników są przechowywane w różnych katalogach, należy się upewnić, że kopie zapasowe katalogów są odtwarzane w tym samym czasie. Jeśli dane menedżera kolejek i pliki dziennika mają różne wieki, menedżer kolejek nie jest w poprawnym stanie i prawdopodobnie nie zostanie uruchomiony. Nawet jeśli to się rozpocznie, twoje dane prawdopodobnie będą uszkodzone.

Procedura

1. Uruchom komendę sterującą **strmqm**, aby aktywować zapasowy menedżer kolejek, jak pokazano w poniższym przykładzie:

```
strmqm -a BackupQMName
```

Menedżer kolejek kopii zapasowych jest aktywowany. Teraz, gdy jest on aktywny, menedżer kolejek kopii zapasowych nie może być już aktualizowany.

2. Uruchom komendę sterującą **strmqm** , aby uruchomić zapasowy menedżer kolejek, jak pokazano w poniższym przykładzie:

```
strmqm BackupQMName
```

IBM MQ traktuje to jako odtwarzanie restartu, a następnie używa dziennika z menedżera kolejek kopii zapasowych. Podczas ostatniej aktualizacji menedżera kolejek kopii zapasowej nastąpią powtórzenia, dlatego tylko aktywne transakcje z ostatniego zarejestrowanego punktu kontrolnego zostaną wycofane.

3. Zrestartuj wszystkie kanały.
4. Sprawdź wynikną strukturę katalogów, aby upewnić się, że masz wszystkie wymagane katalogi. Więcej informacji na temat katalogów i podkatalogów produktu IBM MQ zawiera sekcja [Planowanie obsługi systemu plików](#).
5. Upewnij się, że dysponujesz plikiem sterującym dziennika, a także plikami dziennika. Sprawdź także, czy pliki konfiguracyjne IBM MQ i menedżera kolejek są spójne, dzięki czemu program IBM MQ może szukać w nich poprawnych miejsc dla odtworzonych danych.

Wyniki

Jeśli kopia zapasowa danych została utworzona i odtworzona poprawnie, menedżer kolejek zostanie teraz uruchomiony.

Zadania pokrewne

“Restartowanie zatrzymanych kanałów” na stronie 222

Gdy kanał przejdzie w stan STOPPED, należy ręcznie zrestartować kanał.

Odsyłacze pokrewne

[strmqm \(uruchamianie menedżera kolejek\)](#)

Zmiany w odtwarzaczy błędów klastra (na serwerach innych niż z/OS)

Począwszy od wersji IBM WebSphere MQ 7.1 , menedżer kolejek przekierowuje operacje, które spowodowały problemy, aż do rozwiązania problemów. Jeśli po pięciu dniach problemy nie zostaną rozwiązane, menedżer kolejek zostanie zamknięty, aby zapobiec sytuacji, w której pamięć podręczna stanie się bardziej niewcześniejsza niż data.

Przed IBM WebSphere MQ 7.1, jeśli menedżer kolejek wykrył problem z lokalnym menedżerem repozytorium zarządzającym klastrami, zaktualizował dziennik błędów. W niektórych przypadkach następnie zatrzymano zarządzanie klastrami. Menedżer kolejek kontynuował wymianę komunikatów aplikacji z klastrami, polegając na tym, że w coraz większym stopniu jest ona w pamięci podręcznej definicji klastra. Począwszy od wersji IBM WebSphere MQ 7.1 , menedżer kolejek przekierowuje operacje, które spowodowały problemy, aż do rozwiązania problemów. Jeśli po pięciu dniach problemy nie zostaną rozwiązane, menedżer kolejek zostanie zamknięty, aby zapobiec sytuacji, w której pamięć podręczna stanie się bardziej niewcześniejsza niż data. Ponieważ pamięć podręczna staje się bardziej nieaktualną, powoduje to większą liczbę problemów. Zmienione zachowanie dotyczące błędów klastra w wersji 7.1 lub nowszej nie ma zastosowania do produktu z/OS.

Każdy aspekt zarządzania klastrami jest obsługiwany dla menedżera kolejek przez proces lokalnego menedżera repozytorium `amqrmfba`. Proces działa we wszystkich menedżerach kolejek, nawet jeśli nie ma definicji klastra.

Przed IBM WebSphere MQ 7.1, jeśli menedżer kolejek wykrył problem w menedżerze repozytorium lokalnego, menedżer repozytorium zatrzymał się po krótkim odstępie czasu. Menedżer kolejek nadal działa, przetwarza komunikaty aplikacji i żądania w celu otwarcia kolejek, a następnie publikuje lub subskrybuje tematy.

Gdy menedżer repozytorium został zatrzymany, pamięć podręczna definicji klastra dostępnych dla menedżera kolejek stała się większa niż data. Z upływem czasu komunikaty były kierowane do niewłaściwego miejsca docelowego, a aplikacje nie powiodły się. Aplikacje nie podjęły próby otwarcia kolejek klastra lub tematów publikacji, które nie zostały propagowane do lokalnego menedżera kolejek.

Jeśli administrator nie sprawdzał komunikatów repozytorium w protokole błędów, administrator może nie zdawać sobie sprawy z problemów związanych z konfiguracją klastra. Jeśli błąd nie został rozpoznany przez jeszcze dłuższy czas, a menedżer kolejek nie odnowi przypisania do klastra, wystąpiły jeszcze więcej problemów. Niestabilność miała wpływ na wszystkie menedżery kolejek w klastrze, a klastr okazał się niestabilny.

Począwszy od wersji IBM WebSphere MQ 7.1, produkt IBM MQ przyjmuje inne podejście do obsługi błędów klastra. Zamiast zatrzymywania menedżera repozytorium i utrzymywania bez niego działania, menedżer repozytorium przekieruje operacje zakończone niepowodzeniem. Jeśli menedżer kolejek wykryje problem z menedżerem repozytorium, jest on zgodny z jednym z dwóch kursów akcji.

1. Jeśli błąd nie zagrazi operacji menedżera kolejek, menedżer kolejek zapisuje komunikat w dzienniku błędów. Ponowne wykonanie operacji nie powiodło się co 10 minut, dopóki operacja nie powiedzie się. Domyślnie użytkownik ma pięć dni na rozwiązanie tego błędu. W przeciwnym razie menedżer kolejek zapisuje komunikat w dzienniku błędów i zamyka się. Możesz odłożyć 5 dni na zamknięcie systemu.
2. Jeśli błąd zapowiada operację menedżera kolejek, menedżer kolejek zapisze komunikat w dzienniku błędów i natychmiast zamknie komunikat.

Błąd, który kompromizuje działanie menedżera kolejek, to błąd, którego menedżer kolejek nie mógł zdiagnozować, lub błąd, który może mieć nieprzewidywalne konsekwencje. Ten typ błędu często powoduje zapisanie w menedżerze kolejek pliku FFST. Błędy, które naruszają działanie menedżera kolejek, mogą być spowodowane przez błąd programu w programie IBM MQ lub przez administratora lub przez program, co może spowodować nieoczekiwane działanie, na przykład zakończenie procesu IBM MQ.

Punktem zmiany w zachowaniu odtwarzania po błędzie jest ograniczenie czasu, przez który menedżer kolejek będzie kontynuował działanie z rosnącą liczbą niespójnych definicji klastrów. Wraz ze wzrostem liczby niespójności w definicjach klastrów rośnie prawdopodobieństwo wystąpienia nieprawidłowego działania aplikacji.

Domyślny wybór wyłączenia menedżera kolejek po pięciu dniach jest kompromisem między ograniczeniem liczby niespójności i udostępnianiu menedżera kolejek do czasu wykrycia i rozwiązania problemów.

Czas ten można wydłużyć, zanim menedżer kolejek zostanie wyłączony w nieskończoność, podczas gdy użytkownik naprawi problem lub oczekuje na zamknięcie planowanego menedżera kolejek. Pięciodniowy pobyt powoduje, że menedżer kolejek działa przez długi weekend, co daje czas na reagowanie na problemy lub wydłużanie czasu przed zrestartowaniem menedżera kolejek.

Czynności naprawcze

Użytkownik ma do wyboru działania, które mają na celu rozwiązanie problemów związanych z odtwarzaniem błędów klastra. Pierwszym wyborem jest monitorowanie i rozwiązywanie problemu, drugi w celu monitorowania i odroczenia naprawiania problemu, a ostatnim wyborem jest kontynuowanie zarządzania odtwarzaniem błędów klastra w wydaniach wcześniejszych niż IBM WebSphere MQ 7.1.

1. Monitoruj dziennik błędów menedżera kolejek pod kątem komunikatów o błędach [AMQ9448](#) i [AMQ5008](#), a następnie rozwiąż problem.

Wartość [AMQ9448](#) wskazuje, że menedżer repozytorium zwrócił błąd po uruchomieniu komendy. Ten błąd oznacza początek próby wykonania komendy co 10 minut, a następnie zatrzymanie menedżera kolejek po pięciu dniach, chyba że zostanie odłożone zamknięcie systemu.

[AMQ5008](#) wskazuje, że menedżer kolejek został zatrzymany, ponieważ brakuje procesu IBM MQ. Wartość [AMQ5008](#) powoduje zatrzymanie menedżera repozytorium po pięciu dniach. Jeśli menedżer repozytorium zostanie zatrzymany, menedżer kolejek zostanie zatrzymany.

2. Monitoruj dziennik błędów menedżera kolejek pod kątem komunikatu o błędzie [AMQ9448](#), a następnie odkładaj problem.

W przypadku wyłączenia pobierania komunikatów z produktu `SYSTEM.CLUSTER.COMMAND.QUEUE` menedżer repozytorium przestanie próbować uruchamiać komendy i będzie kontynuować bezterminowo bez przetwarzania żadnej pracy. Jednak wszystkie

uchwyty, które są przechowywane przez menedżera repozytorium do kolejek, są zwalniane. Ponieważ menedżer repozytorium nie zatrzymuje się, menedżer kolejek nie jest zatrzymany po pięciu dniach.

Uruchom komendę MQSC, aby wyłączyć pobieranie komunikatów z produktu SYSTEM.CLUSTER.COMMAND.QUEUE:

```
ALTER QLOCAL (SYSTEM.CLUSTER.COMMAND.QUEUE) GET (DISABLED)
```

Aby wznowić odbieranie komunikatów z programu SYSTEM.CLUSTER.COMMAND.QUEUE, uruchom komendę MQSC:

```
ALTER QLOCAL (SYSTEM.CLUSTER.COMMAND.QUEUE) GET (ENABLED)
```

3. Przywróć ten sam proces odtwarzania po wystąpieniu błędu menedżera kolejek co przed IBM WebSphere MQ 7.1.

Parametr strojenia menedżera kolejek można ustawić w taki sposób, aby menedżer kolejek był uruchamiany, jeśli menedżer repozytorium zostanie zatrzymany.

Parametr strojenia to `TolerateRepositoryFailure`, w sekcji `TuningParameters` pliku `qm.ini`. Aby zapobiec zatrzymaniu menedżera kolejek, jeśli menedżer repozytorium zostanie zatrzymany, należy ustawić wartość `TolerateRepositoryFailure` na `TRUE`; patrz [Rysunek 88](#) na stronie 653.

Zrestartuj menedżer kolejek, aby włączyć opcję `TolerateRepositoryFailure`.

Jeśli wystąpił błąd klastra, który uniemożliwia pomyślne uruchomienie menedżera repozytorium, a w związku z tym menedżer kolejek od uruchomienia, należy ustawić wartość `TolerateRepositoryFailure` na `TRUE`, aby uruchomić menedżer kolejek bez menedżera repozytorium.

Szczególna uwaga

Przed IBM WebSphere MQ 7.1 niektórzy administratorzy zarządzający menedżerami kolejek, którzy nie byli częścią klastra, zatrzymali proces `amqrmf`. Zatrzymywanie produktu `amqrmf` nie miało wpływu na menedżer kolejek.

Zatrzymanie programu `amqrmf` w programie IBM WebSphere MQ 7.1 lub późniejszym powoduje zatrzymanie menedżera kolejek, ponieważ jest on traktowany jako awaria menedżera kolejek. Nie można zatrzymać procesu `amqrmf` w systemie 7.1 lub nowszym, chyba że zostanie ustawiony parametr strojenia menedżera kolejek `TolerateRepositoryFailure`.

Przykład

```
TuningParameters:  
  TolerateRepositoryFailure=TRUE
```

Rysunek 88. Ustaw parametr `TolerateRepositoryFailure` na wartość `TRUE` w pliku `qm.ini`.

Pojęcia pokrewne

[Pliki konfiguracyjne menedżera kolejek, `qm.ini`](#)

Konfigurowanie zasobów produktu JMS

Jeden ze sposobów tworzenia i konfigurowania zasobów przez aplikację JMS do łączenia się z produktem IBM MQ oraz dostępem do miejsc docelowych w celu wysyłania lub odbierania komunikatów jest używany przy użyciu interfejsu JNDI (Java Naming and Directory Interface) w celu pobrania administrowanych obiektów z położenia w usłudze katalogowej i nazewnictwa, która jest nazywana przestrzenią nazw JNDI. Zanim aplikacja JMS będzie mogła pobierać obiekty administrowane z przestrzeni nazw JNDI, należy najpierw utworzyć i skonfigurować administrowane obiekty.

O tym zadaniu

Administrowane obiekty można tworzyć i konfigurować w programie IBM MQ przy użyciu jednego z następujących narzędzi:

IBM MQ Explorer

Za pomocą programu IBM MQ Explorer można tworzyć i administrować definicjami obiektów produktu JMS, które są przechowywane w katalogu LDAP, w lokalnym systemie plików lub w innych lokalizacjach.

Narzędzie administracyjne IBM MQ JMS

Narzędzie administracyjne IBM MQ JMS jest narzędziem wiersza komend, za pomocą którego można tworzyć i konfigurować obiekty IBM MQ JMS, które są przechowywane w katalogu LDAP, w lokalnym systemie plików lub w innych miejscach. Narzędzie administracyjne produktu JMS używa składni podobnej do składni `runmqsc`, a także obsługuje skrypty.

Narzędzie administracyjne korzysta z pliku konfiguracyjnego w celu ustawienia wartości określonych właściwości. Dostarczany jest przykładowy plik konfiguracyjny, który można edytować, aby dostosować go do systemu przed rozpoczęciem korzystania z narzędzia do konfigurowania zasobów produktu JMS. Więcej informacji na temat pliku konfiguracyjnego zawiera sekcja [“Konfigurowanie narzędzia administracyjnego produktu JMS”](#) na stronie 661.

Aplikacje produktu IBM MQ JMS wdrożone w produkcie WebSphere Application Server muszą uzyskiwać dostęp do obiektów produktu JMS z repozytorium JNDI serwera aplikacji. Dlatego w przypadku korzystania z funkcji przesyłania komunikatów produktu JMS między produktem WebSphere Application Server i produktem IBM MQ konieczne jest utworzenie obiektów w produkcie WebSphere Application Server, które odpowiadają obiektom tworzonym w produkcie IBM MQ.

Produkt IBM MQ Explorer i narzędzie administracyjne IBM MQ JMS nie mogą być używane do administrowania obiektami IBM MQ JMS, które są przechowywane w produkcie WebSphere Application Server. Zamiast tego można tworzyć i konfigurować obiekty administrowane w programie WebSphere Application Server przy użyciu jednego z następujących narzędzi:

WebSphere Application Server Konsola administracyjna

Konsola administracyjna serwera WebSphere Application Server jest narzędziem z interfejsem WWW, które może być używane do zarządzania obiektami IBM MQ JMS w produkcie WebSphere Application Server.

Klient skryptowy wsadmin programu WebSphere Application Server

Klient skryptowy wsadmin WebSphere Application Server udostępnia wyspecjalizowane komendy służące do administrowania obiektami IBM MQ JMS w produkcie WebSphere Application Server.

Aby użyć aplikacji JMS w celu uzyskania dostępu do zasobów menedżera kolejek produktu IBM MQ z poziomu produktu WebSphere Application Server, należy użyć dostawcy przesyłania komunikatów produktu IBM MQ w produkcie WebSphere Application Server, który zawiera wersję produktu IBM MQ classes for JMS. Adapter zasobów produktu IBM MQ dostarczany z produktem WebSphere Application Server jest używany przez wszystkie aplikacje, które wykonują przesyłanie komunikatów produktu JMS przy użyciu dostawcy przesyłania komunikatów produktu IBM MQ. Adapter zasobów produktu IBM MQ jest zwykle aktualizowany automatycznie podczas stosowania pakietów poprawek produktu WebSphere Application Server, ale jeśli wcześniej ręcznie zaktualizowano adapter zasobów, należy ręcznie zaktualizować konfigurację, aby upewnić się, że konserwacja została zastosowana poprawnie.

Zadania pokrewne

[Pisanie aplikacji produktu IBM MQ classes for JMS](#)

Odsyłacze pokrewne

[runmqsc](#)

Konfigurowanie fabryk połączeń i miejsc docelowych w przestrzeni nazw JNDI

Aplikacje JMS uzyskują dostęp do obiektów administrowanych w usłudze katalogowej i nazewnictwa za pośrednictwem interfejsu JNDI (Java Naming and Directory Interface). Administrowane obiekty

produktu JMS są przechowywane w położeniu w usłudze katalogowej i nazewnictwa, która jest określana jako przestrzeń nazw JNDI. Aplikacja JMS może wyszukać administrowane obiekty w celu nawiązania połączenia z produktem IBM MQ i uzyskać dostęp do miejsc docelowych w celu wysyłania lub odbierania komunikatów.

O tym zadaniu

Aplikacje produktu JMS używają nazw obiektów JMS w usłudze katalogowej i nazewnictwa przy użyciu kontekstów:

kontekst początkowy

Użytkownik root przestrzeni nazw JNDI jest zdefiniowany przez kontekst początkowy. Dla każdego położenia w usłudze katalogowej i nazewnictwa należy określić kontekst początkowy, aby wskazać punkt początkowy, z którego aplikacja JMS może przetłumaczać nazwy administrowanych obiektów w tym miejscu usługi nazewnictwa i usługi katalogowej.

Podkonteksty

Kontekst może mieć jeden lub więcej kontekstów podrzędnych. Podkontekst jest poddziałem przestrzeni nazw JNDI i może zawierać administrowane obiekty, takie jak fabryki połączeń i miejsca docelowe, a także inne podkonteksty. Podkontekst nie jest obiektem na jego własnych prawach. Jest on jedynie rozszerzeniem konwencji nazewnictwa dla obiektów w podkontekście.

Konteksty można tworzyć przy użyciu programu IBM MQ Explorer lub narzędzia administracyjnego IBM MQ JMS .

Zanim aplikacja IBM MQ classes for JMS będzie mogła pobierać administrowane obiekty z przestrzeni nazw JNDI, należy najpierw utworzyć administrowane obiekty za pomocą narzędzia administracyjnego IBM MQ Explorer lub IBM MQ JMS . Istnieje możliwość utworzenia i skonfigurowania następujących typów obiektów produktu JMS :

Fabryka połączeń

Obiekt fabryki połączeń produktu JMS definiuje zestaw standardowych właściwości konfiguracyjnych dla połączeń. Aplikacja JMS korzysta z fabryki połączeń w celu utworzenia połączenia z produktem IBM MQ. Można utworzyć fabrykę połączeń, która jest specyficzna dla jednej z dwóch domen przesyłania komunikatów, domeny przesyłania komunikatów typu punkt z punktem oraz domeny przesyłania komunikatów publikowania/subskrypcji. Alternatywnie, z poziomu produktu JMS 1.1 można utworzyć fabryki połączeń niezależne od domeny, które mogą być używane zarówno do przesyłania komunikatów w trybie punkt z punktem, jak i w trybie publikowania/subskrypcji.


Miejsce docelowe

Miejsce docelowe JMS jest obiektem reprezentującą cel komunikatów, które klient generuje, oraz źródło komunikatów, które są konsumowane przez aplikację JMS . Aplikacja JMS może użyć pojedynczego obiektu docelowego do umieszczania komunikatów i pobierania komunikatów, albo aplikacja może używać oddzielnych obiektów docelowych. Istnieją dwa typy obiektów docelowych:


- Miejsce docelowe kolejki produktu JMS używane w przesyłaniu komunikatów typu punkt z punktem
- Miejsce docelowe tematu JMS używane w przesyłaniu komunikatów w trybie publikowania/subskrypcji

Na poniższym diagramie przedstawiono przykład obiektów produktu JMS utworzonych w przestrzeni nazw JNDI serwera IBM MQ .

IBM MQ



IBM MQ JNDI namespace




Legend

< ... > Configuration property

Rysunek 89. Obiekty JMS utworzone w programie IBM MQ

Jeśli używany jest mechanizm przesyłania komunikatów produktu JMS między produktem WebSphere Application Server i produktem IBM MQ, należy utworzyć odpowiadające im obiekty w programie WebSphere Application Server, które mają być używane do komunikacji z produktem IBM MQ. Po utworzeniu jednego z tych obiektów w programie WebSphere Application Server jest on przechowywany w przestrzeni nazw JNDI serwera WebSphere Application Server, jak to pokazano na poniższym diagramie.



Rysunek 90. Obiekty utworzone w programie WebSphere Application Server i odpowiadające im obiekty w programie IBM MQ

Jeśli aplikacja używa komponentu bean sterowanego komunikatami (message-driven bean-MDB), fabryka połączeń jest używana tylko dla komunikatów wychodzących, a komunikaty przychodzące są odbierane przez specyfikację aktywowania. Specyfikacje aktywowania są częścią standardu Java EE Connector Architecture 1.5 (JCA 1.5). Produkt JCA 1.5 udostępnia standardowy sposób integrowania dostawców JMS, takich jak IBM MQ, z serwerami aplikacji Java EE, takimi jak WebSphere Application Server. Specyfikacja aktywowania produktu JMS może być powiązana z jednym lub większą liczbę komponentów bean sterowanych komunikatami (message driven bean-MDB) i udostępnia konfigurację niezbędną dla tych komponentów MDB, aby nasłuchiwać komunikatów przychodzących do miejsca docelowego.

Aby utworzyć i skonfigurować potrzebne zasoby produktu JMS, można użyć Konsoli administracyjnej produktu WebSphere Application Server lub komend skryptowych wsadmin.

Procedura

- Informacje na temat konfigurowania obiektów JMS dla produktu IBM MQ przy użyciu produktu IBM MQ Explorer zawiera sekcja [“Konfigurowanie obiektów produktu JMS przy użyciu produktu IBM MQ Explorer”](#) na stronie 658.
- Informacje na temat konfigurowania obiektów JMS dla produktu IBM MQ przy użyciu narzędzia administracyjnego IBM MQ JMS zawiera sekcja [“Konfigurowanie obiektów produktu JMS przy użyciu narzędzia administracyjnego”](#) na stronie 659.
- Informacje na temat konfigurowania obiektów JMS dla produktu WebSphere Application Server zawiera sekcja [“Konfigurowanie zasobów produktu JMS w produkcie WebSphere Application Server”](#) na stronie 669.

Wyniki

Aplikacja IBM MQ classes for JMS może pobierać administrowane obiekty z przestrzeni nazw JNDI oraz, jeśli jest to wymagane, ustawiać lub zmieniać jedną lub więcej jej właściwości, korzystając z rozszerzeń IBM JMS lub rozszerzeń IBM MQ JMS .

Zadania pokrewne

[Korzystanie z interfejsu JNDI do pobierania obiektów administrowanych w aplikacji JMS](#)

[Tworzenie i konfigurowanie fabryk połączeń i miejsc docelowych w aplikacji IBM MQ classes for JMS](#)

Konfigurowanie obiektów produktu JMS przy użyciu produktu IBM MQ Explorer

Za pomocą graficznego interfejsu użytkownika produktu IBM MQ Explorer można tworzyć obiekty JMS z obiektów IBM MQ oraz obiekty IBM MQ z obiektów JMS , a także administrować i monitorować inne obiekty produktu IBM MQ .

O tym zadaniu

Program IBM MQ Explorer jest graficznym interfejsem użytkownika służącym do administrowania obiektami produktu IBM MQ i monitorowania tych obiektów niezależnie od tego, czy są one udostępniane na komputerze lokalnym, czy w systemie zdalnym. Program IBM MQ Explorer działa w systemach operacyjnych Windows i Linux x86-64. Może on łączyć się zdalnie z menedżerami kolejek, które działają na dowolnej obsługiwanej platformie, w tym w produkcie z/OS, co umożliwia przeglądanie, eksplorowanie i zmianę całego szkieletu przesyłania komunikatów z poziomu konsoli.

W produkcie IBM MQ Explorer wszystkie fabryki połączeń są przechowywane w folderach Fabryki połączeń w odpowiednim kontekście i podkontekstach.

Za pomocą programu IBM MQ Explorer można wykonywać następujące typy czynności: kontekstowo z istniejącego obiektu w IBM MQ Explorer lub z poziomu kreatora tworzenia nowego obiektu:

- Utwórz fabrykę połączeń produktu JMS na podstawie dowolnego z następujących obiektów produktu IBM MQ :
 - Menedżer kolejek produktu IBM MQ , czy to na komputerze lokalnym, czy w systemie zdalnym.
 - Kanał IBM MQ .
 - Program nasłuchujący IBM MQ .
- Dodaj menedżera kolejek produktu IBM MQ do produktu IBM MQ Explorer przy użyciu fabryki połączeń produktu JMS .
- Utwórz kolejkę JMS z kolejki produktu IBM MQ .
- Utwórz kolejkę IBM MQ z kolejki produktu JMS .
- Utwórz temat JMS z tematu IBM MQ , który może być obiektem IBM MQ lub tematem dynamicznym.
- Utwórz temat IBM MQ z tematu JMS .

Procedura

- Uruchom produkt IBM MQ Explorer, jeśli nie jest on jeszcze uruchomiony.
Jeśli program IBM MQ Explorer jest uruchomiony i wyświetlany jest strona powitania, zamknij stronę powitania, aby rozpocząć administrowanie obiektami produktu IBM MQ .
- Jeśli jeszcze tego nie zrobiono, należy utworzyć kontekst początkowy definiujący element główny przestrzeni nazw JNDI, w której obiekty JMS są przechowywane w usłudze katalogowej i nazewnictwa.
Po dodaniu kontekstu początkowego do programu IBM MQ Explorer użytkownik może utworzyć obiekty fabryki połączeń, obiekty miejsca docelowego i podkonteksty w przestrzeni nazw JNDI.
Kontekst początkowy jest wyświetlany w widoku Navigator w folderze Administrowane obiekty produktu JMS . Należy pamiętać, że mimo że wyświetlana jest pełna treść przestrzeni nazw JNDI, w programie IBM MQ Explorer można edytować tylko te obiekty IBM MQ classes for JMS , które są tam przechowywane. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [Dodawanie kontekstu początkowego](#).
- Utwórz i skonfiguruj podkonteksty i administrowane obiekty JMS , które są potrzebne.
Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [Tworzenie i konfigurowanie obiektów administrowanych JMS](#).
- Skonfiguruj program IBM MQ.
Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [Konfigurowanie produktu IBM MQ przy użyciu produktu IBM MQ Explorer](#) .

Pojęcia pokrewne

[IBM MQ Explorer - wprowadzenie](#)

Zadania pokrewne

[Tworzenie i konfigurowanie fabryk połączeń i miejsc docelowych w aplikacji IBM MQ classes for JMS](#)

Konfigurowanie obiektów produktu JMS przy użyciu narzędzia administracyjnego

Za pomocą narzędzia administracyjnego IBM MQ JMS można zdefiniować właściwości ośmiu typów obiektów IBM MQ classes for JMS i zapisać je w przestrzeni nazw JNDI. Aplikacje mogą następnie korzystać z interfejsu JNDI w celu pobrania tych administrowanych obiektów z przestrzeni nazw.

O tym zadaniu

W poniższej tabeli przedstawiono osiem typów administrowanych obiektów, które można utworzyć, skonfigurować i manipulować przy użyciu komend. W kolumnie Słowa kluczowe są wyświetlane łańcuchy, które można zastąpić *TYPE* w komendach przedstawionych w sekcji [Tabela 37 na stronie 659](#).

Typ obiektu	Słowo kluczowe	Opis
MQConnectionFactory	CF	Implementacja interfejsu IBM MQ w interfejsie ConnectionFactory produktu JMS . Jest to obiekt fabryczny do tworzenia połączeń zarówno w domenach typu punkt z punktem, jak i publikowania/subskrypcji.
Fabryka MQQueueConnection	QCF	Implementacja interfejsu IBM MQ QueueConnection produktu JMS Factory. Reprezentuje on obiekt fabryczny do tworzenia połączeń w domenie typu punkt z punktem.

Tabela 37. Typy obiektów JMS obsługiwane przez narzędzie administracyjne (kontynuacja)

Typ obiektu	Słowo kluczowe	Opis
Fabryka MQTopicConnection	TCF	Implementacja interfejsu IBM MQ TopicConnection produktu JMS Factory. Reprezentuje on obiekt fabryczny do tworzenia połączeń w domenie publikowania/subskrypcji.
MQQUEUE	Q	Implementacja interfejsu kolejki produktu JMS w produkcie IBM MQ . Jest to miejsce docelowe dla komunikatów w domenie typu punkt z punktem.
Temat MQTopic	T	Implementacja interfejsu tematu JMS w produkcie IBM MQ . Reprezentuje miejsce docelowe dla komunikatów w domenie publikowania/subskrybowania.
MQXAConnectionFactory ^{“1” na stronie 660}	XACF	Implementacja interfejsu IBM MQ w interfejsie JMS XAConnectionFactory . Jest to obiekt fabryczny do tworzenia połączeń zarówno w domenach typu punkt z punktem, jak i publikowania/subskrybowania, a także w przypadku, gdy połączenia korzystają z wersji interfejsu XA klas JMS .
MQXAQueueConnectionFactory ^{“1” na stronie 660}	XAQCF	Implementacja interfejsu IBM MQ XAQueueConnection produktu JMS Factory. Reprezentuje on obiekt fabryczny do tworzenia połączeń w domenie typu punkt z punktem, w których używane są wersje interfejsu XA klas produktu JMS .
MQXATopicConnectionFactory ^{“1” na stronie 660}	XATCF	Implementacja interfejsu IBM MQ XATopicConnection produktu JMS Factory. Reprezentuje on obiekt fabryczny do tworzenia połączeń w domenie publikowania/subskrypcji, w których używane są wersje interfejsu XA klas produktu JMS .

Uwaga:

1. Klasy te są udostępniane do użytku przez dostawców serwerów aplikacji. Jest mało prawdopodobne, aby były one bezpośrednio przydatne dla programistów aplikacji.

Więcej informacji na temat sposobu konfigurowania tych obiektów zawiera sekcja [“Konfigurowanie obiektów produktu JMS”](#) na stronie 668.

Typy i wartości właściwości, które należy użyć tego narzędzia, są wymienione w sekcji [Właściwości obiektów produktu IBM MQ classes for JMS](#).

Za pomocą tego narzędzia można również manipulować podkontekstami przestrzeni nazw katalogów w ramach interfejsu JNDI zgodnie z opisem w sekcji [“Konfigurowanie podkontekstów”](#) na stronie 665.

Istnieje również możliwość tworzenia i konfigurowania obiektów administrowanych JMS za pomocą programu IBM MQ Explorer.

Zadania pokrewne

[Tworzenie i konfigurowanie fabryk połączeń i miejsc docelowych w aplikacji IBM MQ classes for JMS](#)
[Korzystanie z interfejsu JNDI do pobierania obiektów administrowanych w aplikacji JMS](#)

Konfigurowanie narzędzia administracyjnego produktu JMS

Narzędzie administracyjne IBM MQ JMS korzysta z pliku konfiguracyjnego w celu ustawienia wartości określonych właściwości. Dostarczany jest przykładowy plik konfiguracyjny, który można edytować w celu dostosowania go do systemu.

O tym zadaniu

Plik konfiguracyjny jest plikiem tekstowym z tekstem, który składa się z zestawu par klucz-wartość oddzielonych znakiem równości (=). Narzędzie administracyjne konfiguruje się, ustawiając wartości dla trzech właściwości zdefiniowanych w pliku konfiguracyjnym. Poniższy przykład przedstawia następujące trzy właściwości:

```
#Set the service provider
INITIAL_CONTEXT_FACTORY=com.sun.jndi.ldap.LdapCtxFactory
#Set the initial context
PROVIDER_URL=ldap://polaris/o=ibm_us,c=us
#Set the authentication type
SECURITY_AUTHENTICATION=none
```

(W tym przykładzie znak krzyżyka (#) w pierwszej kolumnie wiersza wskazuje komentarz, lub wiersz, który nie jest używany).

Przykładowy plik konfiguracyjny, który jest używany jako domyślny plik konfiguracyjny, jest dostarczany razem z produktem IBM MQ. Przykładowy plik nosi nazwę `JMSAdmin.config` znajduje się w katalogu `MQ_JAVA_INSTALL_PATH/bin`. Ten przykładowy plik można edytować w celu zdefiniowania ustawień wymaganych dla systemu lub utworzenia własnego pliku konfiguracyjnego.

When you start the administration tool, you can specify the configuration file that you want to use by using the `-cfg` command-line parameter, as described in [“Uruchamianie narzędzia administracyjnego” na stronie 663](#). Jeśli podczas wywoływania narzędzia nazwa pliku konfiguracyjnego nie zostanie określona, narzędzie spróbuje załadować domyślny plik konfiguracyjny (`JMSAdmin.config`). Plik ten jest wyszukiwana najpierw w bieżącym katalogu, a następnie w katalogu `MQ_JAVA_INSTALL_PATH/bin`, gdzie `MQ_JAVA_INSTALL_PATH` jest ścieżką do instalacji produktu IBM MQ classes for JMS.

Nazwy obiektów JMS, które są przechowywane w środowisku LDAP, muszą być zgodne z konwencjami nazewnictwa LDAP. Jedną z tych konwencji jest to, że nazwy obiektów i kontekstów muszą zawierać przedrostek, taki jak `cn=` (nazwa zwykła), lub `ou=` (jednostka organizacyjna). Narzędzie administracyjne upraszcza korzystanie z dostawców usług LDAP, umożliwiając odwoływanie się do nazw obiektów i kontekstów bez przedrostka. Jeśli przedrostek nie zostanie podany, narzędzie automatycznie doda domyślny przedrostek do nazwy dostarczanej przez użytkownika. W przypadku katalogu LDAP jest to `cn=`. Jeśli jest to wymagane, można zmienić domyślny przedrostek, ustawiając właściwość **NAME_PREFIX** w pliku konfiguracyjnym.

Uwaga: Może być konieczne skonfigurowanie serwera LDAP do przechowywania obiektów Java. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z dokumentacją serwera LDAP.

Procedura

1. Zdefiniuj dostawcę usług, którego używa narzędzie, konfigurując właściwość **INITIAL_CONTEXT_FACTORY**.

Obsługiwane wartości dla tej właściwości są następujące:

- `com.sun.jndi.ldap.LdapCtxFactory` (dla LDAP)
- `com.sun.jndi.fscontext.RefFSContextFactory` (dla kontekstu systemu plików)

- **z/OS** Klasa `com.ibm.jndi.LDAPCtxFactory` jest obsługiwana tylko w systemie z/OS i zapewnia dostęp do serwera LDAP. Ta klasa jest jednak niezgodna z klasą `com.sun.jndi.ldap.LdapCtxFactory`, ponieważ obiekty utworzone przy użyciu jednej fabryki `InitialContext`nie mogą być odczytywani ani modyfikowane przy użyciu innych obiektów.

Za pomocą narzędzia administracyjnego można również nawiązać połączenie z innymi kontekstami JNDI przy użyciu trzech parametrów zdefiniowanych w pliku konfiguracyjnym `JMSAdmin`. Aby użyć innej fabryki `InitialContext`, wykonaj następujące czynności:

- a) Ustaw właściwość **INITIAL_CONTEXT_FACTORY** na wymaganą nazwę klasy.
- b) Zachowanie fabryki `InitialContext` należy zdefiniować za pomocą właściwości **USE_INITIAL_DIR_CONTEXT**, **NAME_PREFIX** i **NAME_READABILITY_MARKER**.
Ustawienia dla tych właściwości są opisane w przykładowych komentarzach do pliku konfiguracyjnego.

Nie ma potrzeby definiowania właściwości **USE_INITIAL_DIR_CONTEXT**, **NAME_PREFIX** i **NAME_READABILITY_MARKER**, jeśli używana jest jedna z obsługiwanych wartości **INITIAL_CONTEXT_FACTORY**. Można jednak nadać wartości tym właściwościom, jeśli ma zostać przestonięte wartości domyślnych systemu. Na przykład, jeśli obiekty są przechowywane w środowisku LDAP, można zmienić domyślny przedrostek, który narzędzie dodaje do nazw obiektów i kontekstów, ustawiając właściwość **NAME_PREFIX** na wymagany przedrostek.

Jeśli zostanie pominięty co najmniej jeden z trzech właściwości fabryki `InitialContext`, narzędzie administracyjne udostępni odpowiednie wartości domyślne w oparciu o wartości innych właściwości.

2. Zdefiniuj adres URL początkowego kontekstu sesji, konfigurując właściwość **PROVIDER_URL**.
Ten adres URL jest głównym elementem wszystkich operacji JNDI wykonywanych przez narzędzie. Obsługiwane są dwie formy tej właściwości:

- `ldap://nazwa_hosta/nazwa_kontekstu`
- `file: [dysk:] /ścieżka`

Format adresu URL LDAP może być różny w zależności od dostawcy LDAP. Więcej informacji na ten temat zawiera dokumentacja LDAP.

3. Zdefiniuj, czy interfejs JNDI przekazuje informacje autoryzacyjne zabezpieczeń do dostawcy usług, konfigurując właściwość **SECURITY_AUTHENTICATION**.

Ta właściwość jest używana tylko wtedy, gdy używany jest dostawca usług LDAP i może przyjmować jedną z trzech wartości:

none (uwierzytelnianie anonimowe)

Jeśli ten parametr zostanie ustawiony na wartość `none`, interfejs JNDI nie przekazuje żadnych referencji zabezpieczeń do dostawcy usług, a *anonimowe uwierzytelnianie* jest wykonywane.

simple (proste uwierzytelnianie)

Jeśli parametr zostanie ustawiony na wartość `simple`, referencje zabezpieczeń są przekazywane za pośrednictwem interfejsu JNDI do bazowego dostawcy usług. Te referencje zabezpieczeń mają postać nazwy wyróżniającej użytkownika (nazwa wyróżniająca użytkownika) i hasła.

CRAM-MD5 (mechanizm uwierzytelniania CRAM-MD5)

Jeśli parametr zostanie ustawiony na wartość `CRAM-MD5`, referencje zabezpieczeń są przekazywane za pośrednictwem interfejsu JNDI do bazowego dostawcy usług. Te referencje zabezpieczeń mają postać nazwy wyróżniającej użytkownika (nazwa wyróżniająca użytkownika) i hasła.

Jeśli dla właściwości **SECURITY_AUTHENTICATION** nie zostanie podana poprawna wartość, wartością domyślną właściwości będzie `none`.

Jeśli referencje zabezpieczeń są wymagane, użytkownik zostanie poproszony o ich zainicjowanie. Tego celu można uniknąć, ustawiając właściwości **PROVIDER_USERDN** i **PROVIDER_PASSWORD** w pliku konfiguracyjnym `JMSAdmin`.

Uwaga: Jeśli te właściwości nie zostaną użyte, wprowadzony tekst, *wraz z hasłem*, będzie wyświetlany na ekranie. Może to mieć wpływ na bezpieczeństwo.

Narzędzie nie uwierzytelnia się; zadanie uwierzytelniania jest delegowane do serwera LDAP. Administrator serwera LDAP musi skonfigurować i obsługiwać uprawnienia dostępu do różnych części katalogu. Więcej informacji na ten temat zawiera dokumentacja LDAP. Jeśli uwierzytelnianie nie powiedzie się, narzędzie wyświetli odpowiedni komunikat o błędzie i kończy działanie.

Bardziej szczegółowe informacje na temat zabezpieczeń i interfejsu JNDI znajdują się w dokumentacji produktu Java w serwisie WWW Oracle([Oracle Technology Network for Java Developers](#)).

Uruchamianie narzędzia administracyjnego

Narzędzie administracyjne zawiera interfejs wiersza komend, którego można używać w trybie interaktywnym lub w celu uruchomienia procesu wsadowego.

O tym zadaniu

Tryb interaktywny udostępnia wiersz komend, w którym można wprowadzić komendy administracyjne. W trybie wsadowym komenda uruchamiający narzędzie zawiera nazwę pliku zawierającego skrypt komend administracyjnych.

Procedura

tryb interaktywny

- Aby uruchomić narzędzie w trybie interaktywnym, wprowadź następującą komendę:

```
JMSAdmin [-t] [-v] [-cfg config_filename]
```

gdzie:

-t

Włącza śledzenie (domyślnie śledzenie jest wyłączone)

Plik śledzenia jest generowany w produkcie "%MQ_JAVA_DATA_PATH%\errors (Windows) lub /var/mqm/trace (UNIX). Nazwa pliku śledzenia ma postać:

```
mjms_PID.trc
```

gdzie *PID* jest identyfikatorem procesu maszyny JVM.

-v

Generuje szczegółowe dane wyjściowe (wartość domyślna to terse wyjście)

-cfg nazwa_pliku_konfiguracyjnego

Nazwij alternatywny plik konfiguracyjny. Jeśli ten parametr zostanie pominięty, zostanie użyty domyślny plik konfiguracyjny `JMSAdmin.config`. Więcej informacji na temat pliku konfiguracyjnego zawiera sekcja [“Konfigurowanie narzędzia administracyjnego produktu JMS” na stronie 661](#).

Zostanie wyświetlona zachęta wiersza komend, która wskazuje, że narzędzie jest gotowe do akceptowania komend administracyjnych. Ten monit początkowo pojawia się jako:

```
InitCtx>
```

Wskazuje, że kontekst bieżący (czyli kontekst JNDI, do którego odwołuje się obecnie wszystkie operacje nazewnictwa i katalogowe) jest kontekstem początkowym zdefiniowanym w parametrze konfiguracyjnym **PROVIDER_URL** . Więcej informacji na temat tego parametru zawiera sekcja [“Konfigurowanie narzędzia administracyjnego produktu JMS” na stronie 661](#).

W miarę przechodzenia przestrzeni nazw katalogu, monit zmienia się, aby odzwierciedlić to, tak aby w wierszu komend zawsze wyświetlany był bieżący kontekst.

Tryb wsadowy

- Aby uruchomić narzędzie w trybie wsadowym, wprowadź następującą komendę:

```
JMSAdmin test.scp
```

gdzie *test.scp* jest plikiem skryptowym zawierającym komendy administracyjne. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [“Korzystanie z komend administracyjnych”](#) na stronie 664. Ostatnią komendą w pliku musi być komenda END .

Korzystanie z komend administracyjnych

Narzędzie administracyjne akceptuje komendy składające się z komendy administracyjnej i jej odpowiednich parametrów.

O tym zadaniu

W poniższej tabeli znajduje się lista komend administracyjnych, których można używać podczas wprowadzania komend za pomocą narzędzia administracyjnego.

Czasownik	Postać krótka	Opis
Zmień	ALT	Zmień co najmniej jedną z właściwości administrowanego obiektu
Definiowanie	DEF	Tworzenie i zapisywanie administrowanego obiektu lub tworzenie podkontekstu
WYŚWIETL	DIS	Wyświetlanie właściwości jednego lub większej liczby składowanych obiektów administrowanych lub zawartości bieżącego kontekstu
USUŃ	Del	Usuń jeden lub więcej administrowanych obiektów z przestrzeni nazw lub usuń pusty podkontekst
CHANGE	chg	Zmień bieżący kontekst, umożliwiając użytkownikowi przeglądanie przestrzeni nazw katalogu w dowolnym miejscu poniżej kontekstu początkowego (w oczekiwaniu na dopuszczenie zabezpieczeń).
COPY	CP	Utwórz kopię przechowywanego obiektu administrowanego, przechowując go pod alternatywną nazwą
PRZENIEŚ	MV	Zmień nazwę, pod którą administrowany obiekt jest składowany
KONIEC		Zamknij narzędzie administracyjne

Procedura

- Jeśli narzędzie administracyjne nie jest jeszcze uruchomione, uruchom go zgodnie z opisem w sekcji [“Uruchamianie narzędzia administracyjnego”](#) na stronie 663.

Zostanie wyświetlona zachęta komendy wskazująca, że narzędzie jest gotowe do akceptowania komend administracyjnych. Ten monit początkowo pojawia się jako:

```
InitCtx>
```

Aby zmienić bieżący kontekst, należy użyć komendy CHANGE zgodnie z opisem w sekcji [“Konfigurowanie podkontekstów”](#) na stronie 665.

- Wprowadź komendy w następującej postaci:

```
verb [param]*
```

gdzie **verb** jest jednym z komend administracyjnych wymienionych w sekcji [Tabela 38](#) na stronie 664. Wszystkie poprawne polecenia zawierają jeden czasownik, który pojawia się na początku polecenia w jego standardowym lub krótkim formacie. W nazwach komend nie jest rozróżniana wielkość liter.

- Aby zakończyć komendę, należy nacisnąć klawisz Enter, chyba że użytkownik chce wprowadzić kilka komend łącznie, w którym to przypadku należy wpisać znak plus (+) bezpośrednio przed naciśnięciem klawisza Enter.

Zazwyczaj, aby zakończyć komendy, należy nacisnąć klawisz Enter. Można to jednak przestłonić, wpisując znak plus (+) bezpośrednio przed naciśnięciem klawisza Enter. Pozwala to na wprowadzanie komend wielowierszowych, jak pokazano w poniższym przykładzie:

```
DEFINE Q(BookingsInputQueue) +
QMGR(QM.POLARIS.TEST) +
QUEUE(BOOKINGS.INPUT.QUEUE) +
PORT(1415) +
CCSID(437)
```

- Aby zamknąć narzędzie administracyjne, należy użyć komendy **END** .
Ten czasownik nie może przyjmować żadnych parametrów.

Konfigurowanie podkontekstów

Aby skonfigurować podkonteksty przestrzeni nazw katalogów, można użyć komend **CHANGE**, **DEFINE**, **DISPLAY** i **DELETE** .

O tym zadaniu

Użycie tych czasowników jest opisane w poniższej tabeli.

<i>Tabela 39. Składnia i opis komend używanych do manipulowania podkontekstami</i>	
Składnia komend	Opis
DEFINE CTX (ctxName)	Podejmuje próbę utworzenia podrzędnego kontekstu bieżącego kontekstu o nazwie ctxName. Nie powiedzie się, jeśli istnieje naruszenie zabezpieczeń, jeśli podkontekst już istnieje lub jeśli podana nazwa jest niepoprawna.
WYŚWIETL CTX	Wyświetla zawartość bieżącego kontekstu. Administrowane obiekty są opatrzone adnotacjami a, podkontekstami z [D]. Wyświetlany jest również typ Java każdego obiektu.
DELETE CTX (ctxName)	Podejmuje próbę usunięcia kontekstu potomnego bieżącego kontekstu o nazwie ctxName. Niepowodzenie, jeśli kontekst nie zostanie znaleziony, nie jest pusty lub jeśli istnieje naruszenie zabezpieczeń.
CHANGE CTX (ctxName)	Zmienia bieżący kontekst w taki sposób, że odwołuje się on teraz do kontekstu potomnego o nazwie ctxName. Można podać jedną z dwóch wartości specjalnych ctxName : = WŁĄCZONY przenosi do elementu nadrzędnego bieżącego kontekstu = INIT przesuwa się bezpośrednio do kontekstu początkowego Nie powiedzie się, jeśli podany kontekst nie istnieje, lub jeśli istnieje naruszenie zabezpieczeń.

Nazwy obiektów JMS , które są przechowywane w środowisku LDAP, muszą być zgodne z konwencjami nazewnictwa LDAP. Jedną z tych konwencji jest to, że nazwy obiektów i kontekstów muszą zawierać przedrostek, taki jak cn= (nazwa zwykła), lub ou= (jednostka organizacyjna). Narzędzie administracyjne upraszcza korzystanie z dostawców usług LDAP, umożliwiając odwoływanie się do nazw obiektów i kontekstów bez przedrostka. Jeśli przedrostek nie zostanie podany, narzędzie automatycznie doda domyślny przedrostek do nazwy dostarczanej przez użytkownika. W przypadku katalogu LDAP jest to cn=.

Jeśli jest to wymagane, można zmienić domyślny przedrostek, ustawiając właściwość **NAME_PREFIX** w pliku konfiguracyjnym. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [“Konfigurowanie narzędzia administracyjnego produktu JMS”](#) na stronie 661.

Uwaga: Może być konieczne skonfigurowanie serwera LDAP do przechowywania obiektów Java . Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z dokumentacją serwera LDAP.

Tworzenie obiektów produktu JMS

W celu utworzenia fabryki połączeń i obiektów docelowych produktu JMS i zapisania ich w przestrzeni nazw JNDI należy użyć komendy DEFINE . Aby przechowywać obiekty w środowisku LDAP, należy nadać im nazwy zgodne z określonymi konwencjami. Narzędzie administracyjne może pomóc w przestrzeganiem konwencji nazewnictwa LDAP przez dodanie domyślnego przedrostka do nazw obiektów.

O tym zadaniu

Komenda DEFINE tworzy administrowany obiekt o typie, nazwie i właściwościach określonych przez użytkownika. Nowy obiekt jest przechowywany w bieżącym kontekście.

Nazwy obiektów JMS , które są przechowywane w środowisku LDAP, muszą być zgodne z konwencjami nazewnictwa LDAP. Jedną z tych konwencji jest to, że nazwy obiektów i kontekstów muszą zawierać przedrostek, taki jak cn= (nazwa zwykła), lub ou= (jednostka organizacyjna). Narzędzie administracyjne upraszcza korzystanie z dostawców usług LDAP, umożliwiając odwoływanie się do nazw obiektów i kontekstów bez przedrostka. Jeśli przedrostek nie zostanie podany, narzędzie automatycznie doda domyślny przedrostek do nazwy dostarczanej przez użytkownika. W przypadku katalogu LDAP jest to cn=. Jeśli jest to wymagane, można zmienić domyślny przedrostek, ustawiając właściwość **NAME_PREFIX** w pliku konfiguracyjnym. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [“Konfigurowanie narzędzia administracyjnego produktu JMS”](#) na stronie 661.

Uwaga: Może być konieczne skonfigurowanie serwera LDAP do przechowywania obiektów Java . Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z dokumentacją serwera LDAP.

Procedura

1. Jeśli narzędzie administracyjne nie jest jeszcze uruchomione, uruchom go zgodnie z opisem w sekcji [“Uruchamianie narzędzia administracyjnego”](#) na stronie 663.

Zostanie wyświetlona zachęta komendy wskazująca, że narzędzie jest gotowe do akceptowania komend administracyjnych.

2. Upewnij się, że wiersz komend wyświetla kontekst, w którym ma zostać utworzony nowy obiekt. Po uruchomieniu narzędzia administracyjnego zachęta początkowo pojawia się jako:

```
InitCtx>
```

Aby zmienić bieżący kontekst, należy użyć komendy CHANGE zgodnie z opisem w sekcji [“Konfigurowanie podkontekstów”](#) na stronie 665.

3. Aby utworzyć fabrykę połączeń, miejsce docelowe kolejki lub miejsce docelowe tematu, należy użyć następującej składni komendy:

```
DEFINE TYPE (name) [property]*
```

Oznacza to, że należy wpisać komendę DEFINE , po której następuje odwołanie do obiektu administrowanego TYPE (name) , po którym następuje zero lub więcej *właściwości* (patrz sekcja [Właściwości obiektów produktu IBM MQ classes for JMS](#)).

4. Aby utworzyć fabrykę połączeń, miejsce docelowe kolejki lub miejsce docelowe tematu, należy użyć następującej składni komendy:

```
DEFINE TYPE (name) [property]*
```

5. Aby wyświetlić nowo utworzony obiekt, należy użyć komendy DISPLAY z następującą składnią komend:

```
DISPLAY TYPE (name)
```

Przykład

W poniższym przykładzie przedstawiono kolejkę o nazwie testQueue utworzoną w początkowym kontekście za pomocą komendy DEFINE . Ponieważ ten obiekt jest przechowywany w środowisku LDAP, mimo że nazwa obiektu testQueue nie jest wprowadzana przedrostkiem, narzędzie automatycznie dodaje jeden, aby zapewnić zgodność z konwencją nazewnictwa LDAP. Wprowadzenie komendy DISPLAY Q (testQueue) powoduje również dodanie tego przedrostka.

```
InitCtx> DEFINE Q(testQueue)
InitCtx> DISPLAY CTX
Contents of InitCtx
a cn=testQueue          com.ibm.mq.jms.MQQueue
1 Object(s)
0 Context(s)
1 Binding(s), 1 Administered
```

Przykładowe warunki błędu tworzący obiekt JMS

Podczas tworzenia obiektu może wystąpić pewna liczba typowych warunków błędu.

Poniżej przedstawiono przykłady tych warunków błędu:

Właściwość CipherSpec odwzorowana na wartość CipherSuite

```
InitCtx/cn=Trash> DEFINE QCF(testQCF) SSLCIPHERSUITE(RC4_MD5_US)
WARNING: Converting CipherSpec RC4_MD5_US to
CipherSuite SSL_RSA_WITH_RC4_128_MD5
```

Niepoprawna właściwość dla obiektu

```
InitCtx/cn=Trash> DEFINE QCF(testQCF) PRIORITY(4)
Unable to create a valid object, please check the parameters supplied
Invalid property for a QCF: PRI
```

Niepoprawny typ wartości właściwości

```
InitCtx/cn=Trash> DEFINE QCF(testQCF) CCSID(english)
Unable to create a valid object, please check the parameters supplied
Invalid value for CCS property: English
```

Właściwość clash-client/bindings

```
InitCtx/cn=Trash> DEFINE QCF(testQCF) HOSTNAME(polaris.hursley.ibm.com)
Unable to create a valid object, please check the parameters supplied
Invalid property in this context: Client-bindings attribute clash
```

Clash właściwości-inicjowanie wyjścia

```
InitCtx/cn=Trash> DEFINE QCF(testQCF) SECEXITINIT(initStr)
Unable to create a valid object, please check the parameters supplied
Invalid property in this context: ExitInit string supplied
without Exit string
```

Wartość właściwości poza poprawnym zakresem

```
InitCtx/cn=Trash> DEFINE Q(testQ) PRIORITY(12)
Unable to create a valid object, please check the parameters supplied
Invalid value for PRI property: 12
```

nieznana właściwość

```
InitCtx/cn=Trash> DEFINE QCF(testQCF) PIZZA(ham and mushroom)
Unable to create a valid object, please check the parameters supplied
Unknown property: PIZZA
```

Poniżej przedstawiono przykłady warunków błędu, które mogą pojawić się w produkcie Windows podczas wyszukiwania obiektów administrowanych JNDI z aplikacji JMS .

1. Jeśli używany jest dostawca JNDI serwera WebSphere , `com.ibm.websphere.naming.WsnInitialContextFactory`, należy użyć ukośnika (/) w celu uzyskania dostępu do administrowanych obiektów zdefiniowanych w podkontekstach, na przykład `jms/MyQueueNazwa`. Jeśli używany jest ukośnik odwrotny (\), zgłaszany jest wyjątek `InvalidName`.
2. Jeśli używany jest dostawca JNDI Oracle , `com.sun.jndi.fscontext.RefFSContextFactory`, należy użyć ukośnika odwrotnego (\), aby uzyskać dostęp do administrowanych obiektów zdefiniowanych w podkontekstach; na przykład `ctx1\\fred`. Jeśli używany jest ukośnik (/), zostanie zgłoszony wyjątek `NameNotFoundException` .

Konfigurowanie obiektów produktu JMS

W celu manipulowania administrowanymi obiektami w przestrzeni nazw katalogu można użyć komend `ALTER`, `DEFINE`, `DISPLAY`, `DELETE`, `COPY` i `MOVE` .

O tym zadaniu

Tabela 40 na stronie 668 podsumowuje użycie tych komend. Zastąp `TYPE` słowem kluczowym, które reprezentuje wymagany obiekt administrowany, zgodnie z opisem w sekcji “Konfigurowanie obiektów produktu JMS przy użyciu narzędzia administracyjnego” na stronie 659.

Składnia komend	Opis
<code>ALTER TYP (nazwa) [właściwość] *</code>	Podjemuje próbę zaktualizowania właściwości administrowanego obiektu z dostarczonym. Nie powiedzie się, jeśli wystąpi naruszenie zabezpieczeń, jeśli określony obiekt nie może zostać znaleziony lub jeśli podane nowe właściwości są niepoprawne.
<code>DEFINE TYP (nazwa) [właściwość] *</code>	Próbuje utworzyć obiekt administrowany typu <code>TYPE</code> z dostarczonymi właściwościami, a następnie zapisać go pod nazwą <code>name</code> w bieżącym kontekście. Nie powiedzie się, jeśli istnieje naruszenie zabezpieczeń, jeśli podana nazwa nie jest poprawna lub istnieje obiekt o tej nazwie, lub jeśli podane właściwości są niepoprawne.
<code>DISPLAY TYP (nazwa)</code>	Wyświetla właściwości administrowanego obiektu typu <code>TYPE</code> , związanego pod nazwą <code>name</code> w bieżącym kontekście. Nie powiedzie się, jeśli obiekt nie istnieje, lub jeśli istnieje naruszenie zabezpieczeń.
<code>DELETE TYP (nazwa)</code>	Próbuje usunąć administrowany obiekt typu <code>TYPE</code> , o nazwie <code>name</code> , z bieżącego kontekstu. Nie powiedzie się, jeśli obiekt nie istnieje, lub jeśli istnieje naruszenie zabezpieczeń.

Tabela 40. Składnia i opis komend używanych do manipulowania administrowanymi obiektami (kontynuacja)

Składnia komend	Opis
COPY <i>TYP</i> (nameA) <i>TYP</i> (nameB)	Tworzy kopię administrowanego obiektu typu <i>TYPE</i> o nazwie nameA, nazywając kopię nameB. To wszystko występuje w zasięgu bieżącego kontekstu. Nie powiedzie się, jeśli obiekt, który ma zostać skopiowany, nie istnieje, jeśli istnieje obiekt o nazwie nameB, lub jeśli istnieje naruszenie zabezpieczeń.
MOVE <i>TYP</i> (nameA) <i>TYP</i> (nameB)	Służy do przenoszenia (zmiany nazwy) obiektu administrowanego typu <i>TYPE</i> o nazwie nameA do nameB. To wszystko występuje w zasięgu bieżącego kontekstu. Nie powiedzie się, jeśli obiekt, który ma zostać przeniesiony, nie istnieje, jeśli istnieje obiekt o nazwie nameB, lub jeśli istnieje naruszenie zabezpieczeń.

Konfigurowanie zasobów produktu JMS w produkcie WebSphere Application Server

Aby skonfigurować zasoby produktu JMS w produkcie WebSphere Application Server, można użyć Konsoli administracyjnej lub komend narzędzia wsadmin.

O tym zadaniu

Aplikacje Java Message Service (JMS) zwykle polegają na obiektach konfigurowanych zewnętrznie, które opisują sposób łączenia aplikacji z jego dostawcą JMS oraz z miejscami docelowymi, do których ma on dostęp. Aplikacje produktu JMS korzystają z Java Naming Directory Interface (JNDI) w celu uzyskania dostępu do następujących typów obiektów w czasie wykonywania:

- Specyfikacje aktywowania (używane przez serwery aplikacji Java EE)
- Zunifikowane fabryki połączeń (z JMS 1.1, niezależne od domeny (zunifikowane) fabryki połączeń są preferowane dla fabryk połączeń kolejki specyficznych dla domeny i fabryk połączeń tematu)
- Fabryki połączeń tematu (używane przez aplikacje produktu JMS 1.0)
- Fabryki połączeń kolejki (używane przez aplikacje produktu JMS 1.0)
- Kolejki
- Tematy

Through the IBM MQ messaging provider in WebSphere Application Server, Java Message Service (JMS) messaging applications can use your IBM MQ system as an external provider of JMS messaging resources. Aby włączyć takie podejście, należy skonfigurować dostawcę przesyłania komunikatów produktu IBM MQ w produkcie WebSphere Application Server w celu zdefiniowania zasobów produktu JMS na potrzeby nawiązywania połączeń z dowolnym menedżerem kolejek w sieci produktu IBM MQ.

Produktu WebSphere Application Server można użyć do skonfigurowania zasobów produktu IBM MQ dla aplikacji (na przykład fabryk połączeń kolejki) oraz do zarządzania komunikatami i subskrypcjami powiązanych z miejscami docelowymi produktu JMS. Zabezpieczenia można administrować za pomocą produktu IBM MQ.

Zadania pokrewne

[Używanie produktów IBM MQ i WebSphere Application Server razem](#)

WebSphere Application Server tematy

[Współdziałanie przy użyciu dostawcy przesyłania komunikatów produktu IBM MQ](#)

[Zarządzanie przesyłaniem komunikatów za pomocą dostawcy przesyłania komunikatów produktu IBM MQ](#)

[Odzworowywanie nazw paneli Konsoli administracyjnej na nazwy komend i nazwy IBM MQ](#)

Konfigurowanie zasobów produktu JMS przy użyciu Konsoli administracyjnej

Do skonfigurowania specyfikacji aktywowania, fabryk połączeń i miejsc docelowych dla dostawcy IBM MQ JMS można użyć Konsoli administracyjnej serwera WebSphere Application Server .

O tym zadaniu

Za pomocą Konsoli administracyjnej produktu WebSphere Application Server można tworzyć, wyświetlać i modyfikować dowolne z następujących zasobów:

- Specyfikacje aktywowania
- Fabryki połączeń niezależne od domeny (JMS 1.1 lub nowsze)
- Fabryki połączeń kolejki
- Fabryki połączeń tematu
- Kolejki
- Tematy

W poniższych krokach przedstawiono przegląd sposobów korzystania z Konsoli administracyjnej w celu skonfigurowania zasobów produktu JMS na potrzeby użycia z dostawcą przesyłania komunikatów produktu IBM MQ . Każdy krok zawiera nazwę tematu w dokumentacji produktu WebSphere Application Server , do której można znaleźć więcej informacji. Odsyłacze do tych tematów można znaleźć w sekcji *Odsyłacze do stron pokrewnych* w dokumentacji produktu WebSphere Application Server .

W komórce WebSphere Application Server z mieszanymi wersjami można administrować zasobami produktu IBM MQ w węzłach wszystkich wersji. Niektóre właściwości nie są jednak dostępne we wszystkich wersjach. W takiej sytuacji w Konsoli administracyjnej wyświetlane są tylko właściwości tego konkretnego węzła.

Procedura

Aby utworzyć lub skonfigurować specyfikację aktywowania do użycia z dostawcą przesyłania komunikatów produktu IBM MQ :

- Aby utworzyć specyfikację aktywowania, należy użyć kreatora tworzenia zasobu IBM MQ JMS .
Można użyć kreatora w celu określenia wszystkich szczegółów specyfikacji aktywowania lub określić szczegóły połączenia dla partycji IBM MQ za pomocą tabeli definicji kanału klienta (CCDT). Po określeniu szczegółów połączenia za pomocą kreatora można wybrać opcję wprowadzania informacji na temat hosta i portu oddzielnie lub, w przypadku korzystania z menedżera kolejek z wieloma instancjami, aby wprowadzić informacje o hoście i porcie w postaci listy nazw połączeń. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja *Tworzenie specyfikacji aktywowania dla dostawcy przesyłania komunikatów produktu IBM MQ*.
- Aby wyświetlić lub zmienić właściwości konfiguracji specyfikacji aktywowania, należy użyć panelu ustawień fabryki połączeń dostawcy przesyłania komunikatów produktu IBM MQ Konsoli administracyjnej.
Te właściwości konfiguracyjne sterują sposobem tworzenia połączeń z powiązаныmi kolejkami i tematami. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja *Konfigurowanie specyfikacji aktywowania dla dostawcy przesyłania komunikatów produktu IBM MQ*.

Aby utworzyć lub skonfigurować zunifikowaną fabrykę połączeń, fabrykę połączeń kolejki lub fabrykę połączeń tematów do użycia z dostawcą przesyłania komunikatów produktu IBM MQ :

- Aby utworzyć fabrykę połączeń, najpierw wybierz typ fabryki połączeń, która ma zostać utworzona, a następnie użyj kreatora tworzenia zasobu IBM MQ JMS w celu określenia szczegółów.
 - Jeśli aplikacja produktu JMS ma używać tylko przesyłania komunikatów w trybie punkt z punktem, należy utworzyć fabrykę połączeń specyficzną dla domeny dla domeny przesyłania komunikatów w trybie punkt z punktem, która może być używana do tworzenia połączeń specjalnie na potrzeby przesyłania komunikatów w trybie punkt z punktem.

- Jeśli aplikacja produktu JMS jest przeznaczona tylko do używania przesyłania komunikatów w trybie publikowania/subskrypcji, należy utworzyć fabrykę połączeń specyficzną dla domeny dla domeny przesyłania komunikatów publikowania/subskrypcji, która może być używana do tworzenia połączeń specjalnie do przesyłania komunikatów w trybie publikowania/subskrypcji.
- W przypadku systemu JMS 1.1 lub nowszego należy utworzyć fabrykę połączeń niezależnych od domeny, która może być używana zarówno do przesyłania komunikatów w trybie punkt z punktem, jak i do przesyłania komunikatów w trybie publikowania/subskrypcji, co umożliwia aplikacji wykonywanie pracy zarówno w trybie punkt z punktem, jak i publikowania/subskrypcji w ramach tej samej transakcji.

Użytkownik może wybrać, czy kreator ma określać wszystkie szczegóły fabryki połączeń, czy też określić szczegóły połączenia dla partycji IBM MQ za pomocą tabeli definicji kanału klienta (CCDT). Po określeniu szczegółów połączenia za pomocą kreatora można wybrać opcję wprowadzania informacji na temat hosta i portu oddzielnie lub, w przypadku korzystania z menedżera kolejek z wieloma instancjami, aby wprowadzić informacje o hoście i porcie w postaci listy nazw połączeń. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja *Tworzenie fabryki połączeń dla dostawcy przesyłania komunikatów produktu IBM MQ*.

Aby wyświetlić lub zmienić właściwości konfiguracyjne fabryki połączeń:

- Użyj panelu ustawień fabryki połączeń konsoli administracyjnej dla typu fabryki połączeń, która ma zostać skonfigurowana.

Właściwości konfiguracyjne sterują sposobem tworzenia połączeń z powiązаныmi kolejkami i tematami. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja *Konfigurowanie fabryki kolekcji dla dostawcy przesyłania komunikatów produktu IBM MQ* lub sekcja *Konfigurowanie fabryki kolekcji kolejek dla dostawcy przesyłania komunikatów produktu IBM MQ* lub *Konfigurowanie fabryki kolekcji tematów dla dostawcy przesyłania komunikatów produktu IBM MQ*.

Aby skonfigurować miejsce docelowe kolejki produktu JMS na potrzeby przesyłania komunikatów w trybie punkt z punktem przy użyciu dostawcy przesyłania komunikatów produktu IBM MQ :

- Panel ustawień kolejki dostawcy przesyłania komunikatów produktu IBM MQ Konsoli administracyjnej służy do definiowania następujących typów właściwości:
 - Właściwości ogólne, w tym właściwości administracyjne i właściwości kolejki produktu IBM MQ .
 - Właściwości połączenia określające sposób łączenia się z menedżerem kolejek, który udostępnia kolejkę.
 - Zaawansowane właściwości, które sterują zachowaniem połączeń nawiązanych z miejscami docelowymi dostawcy przesyłania komunikatów produktu IBM MQ .
 - Dowolne właściwości niestandardowe dla miejsca docelowego kolejki.

Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja *Konfigurowanie kolejki dla dostawcy przesyłania komunikatów produktu IBM MQ*.

Aby utworzyć lub skonfigurować miejsce docelowe tematu produktu JMS na potrzeby przesyłania komunikatów w trybie publikowania/subskrypcji przy użyciu dostawcy przesyłania komunikatów produktu IBM MQ :

- Panel ustawień tematu dostawcy przesyłania komunikatów produktu IBM MQ służy do definiowania następujących typów właściwości:
 - Właściwości ogólne, w tym właściwości administracyjne i temat produktu IBM MQ .
 - Zaawansowane właściwości, które sterują zachowaniem połączeń nawiązanych z miejscami docelowymi dostawcy przesyłania komunikatów produktu IBM MQ .
 - Dowolne właściwości niestandardowe dla miejsca docelowego kolejki.

Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja *Konfigurowanie tematu dla dostawcy przesyłania komunikatów produktu IBM MQ*.

Pojęcia pokrewne

[“Menedżery kolejek z wieloma instancjami” na stronie 488](#)

Menedżery kolejek o wielu instancjach są instancjami tego samego menedżera kolejek skonfigurowanego na różnych serwerach. Jedna instancja menedżera kolejek jest definiowana jako aktywna instancja, a inna

instancja jest zdefiniowana jako instancja rezerwowa. Jeśli aktywna instancja nie powiedzie się, menedżer kolejek z wieloma instancjami zostanie zrestartowany automatycznie na serwerze rezerwowym.

Zadania pokrewne

[“Konfigurowanie tabeli definicji kanału klienta w formacie binarnym” na stronie 43](#)

Tabela definicji kanału klienta (CCDT) określa definicje kanału i informacje o uwierzytelnianiu używane przez aplikacje klienckie do nawiązywania połączenia z menedżerem kolejek. W przypadku wersji wieloplatformowych binarna tabela definicji kanału klienta (CCDT) zawierająca ustawienia domyślne jest tworzona automatycznie podczas tworzenia menedżera kolejek. Komenda `runmqsc` służy do aktualizowania binarnej tabeli definicji kanału klienta.

[“Konfigurowanie usługi przesyłania komunikatów w trybie publikowania i subskrypcji” na stronie 406](#)
Użytkownik może uruchomić, zatrzymać i wyświetlić status publikowania/subskrybowania w kolejce. Możliwe jest również dodawanie i usuwanie strumieni oraz dodawanie i usuwanie menedżerów kolejek z hierarchii brokera.

WebSphere Application Server tematy

[Specyfikacje aktywowania dostawcy przesyłania komunikatów produktu IBM MQ](#)

[Tworzenie specyfikacji aktywowania dla dostawcy przesyłania komunikatów produktu IBM MQ](#)

[Konfigurowanie specyfikacji aktywowania dla dostawcy przesyłania komunikatów produktu IBM MQ](#)

[Tworzenie fabryki połączeń dla dostawcy przesyłania komunikatów produktu IBM MQ](#)

[Konfigurowanie zunifikowanej fabryki połączeń dla dostawcy przesyłania komunikatów produktu IBM MQ](#)

[Konfigurowanie fabryki połączeń kolejki dla dostawcy przesyłania komunikatów produktu IBM MQ](#)

[Konfigurowanie fabryki połączeń tematu dla dostawcy przesyłania komunikatów produktu IBM MQ](#)

[Konfigurowanie kolejki dla dostawcy przesyłania komunikatów produktu IBM MQ](#)

[Konfigurowanie tematu dla dostawcy przesyłania komunikatów produktu IBM MQ](#)

Konfigurowanie zasobów produktu JMS przy użyciu komend skryptowych wsadmin

Za pomocą komend skryptowych wsadmin programu WebSphere Application Server można tworzyć, modyfikować, usuwać i wyświetlać informacje o specyfikacjach aktywowania produktu JMS, fabrykach połączeń, kolejkach i tematach. Można również wyświetlać ustawienia adaptera zasobów produktu IBM MQ i zarządzać nimi.

O tym zadaniu

W poniższych krokach przedstawiono przegląd sposobów korzystania z komend wsadmin programu WebSphere Application Server w celu skonfigurowania zasobów produktu JMS na potrzeby używania z dostawcą przesyłania komunikatów produktu IBM MQ. Więcej informacji na temat sposobu korzystania z tych komend zawiera sekcja *Odsyłacze do stron pokrewnych* w celu uzyskania odsyłaczy do dokumentacji produktu WebSphere Application Server.

Aby uruchomić komendę, należy użyć obiektu AdminTask klienta skryptowego wsadmin.

Po użyciu komendy w celu utworzenia nowego obiektu lub wprowadzenia zmian, należy zapisać zmiany w konfiguracji głównej. Na przykład użyj następującej komendy:

```
AdminConfig.save()
```

Aby wyświetlić listę dostępnych komend administracyjnych dostawcy przesyłania komunikatów produktu IBM MQ wraz z krótkim opisem każdej komendy, należy wprowadzić następującą komendę w wierszu komend narzędzia wsadmin:

```
print AdminTask.help('WMQAdminCommands')
```

Aby wyświetlić przegląd pomocy dla danej komendy, należy wprowadzić następującą komendę w wierszu komend narzędzia wsadmin:

```
print AdminTask.help('command_name')
```

Procedura

Aby wyświetlić listę wszystkich zasobów dostawcy przesyłania komunikatów produktu IBM MQ zdefiniowanych w zasięgu, w którym została wydana komenda, należy użyć następujących komend.

- Aby wyświetlić specyfikacje aktywowania, należy użyć komendy **listWMQActivationSpecs** .
- Aby wyświetlić listę fabryk połączeń, należy użyć komendy **listWMQConnectionFactory** .
- Aby wyświetlić listę miejsc docelowych typów kolejek, należy użyć komendy **listWMQQueues** .
- Aby wyświetlić listę miejsc docelowych typów tematów, należy użyć komendy **listWMQTopics** .

Aby utworzyć zasób JMS dla dostawcy przesyłania komunikatów produktu IBM MQ w określonym zasięgu, należy użyć następujących komend.

- Aby utworzyć specyfikację aktywowania, należy użyć komendy **createWMQActivationSpec** .
Specyfikację aktywowania można utworzyć, określając wszystkie parametry, które mają być używane do nawiązania połączenia, lub utworzyć specyfikację aktywowania, tak aby korzystała z tabeli definicji kanału klienta (CCDT) w celu zlokalizowania menedżera kolejek, z którym ma zostać nawiązane połączenie.
- Aby utworzyć fabrykę połączeń, należy użyć komendy **createWMQConnectionFactory** , używając parametru **-type** w celu określenia typu fabryki połączeń, która ma zostać utworzona:
 - Jeśli aplikacja produktu JMS ma używać tylko przesyłania komunikatów w trybie punkt z punktem, należy utworzyć fabrykę połączeń specyficzną dla domeny dla domeny przesyłania komunikatów w trybie punkt z punktem, która może być używana do tworzenia połączeń specjalnie na potrzeby przesyłania komunikatów w trybie punkt z punktem.
 - Jeśli aplikacja produktu JMS jest przeznaczona tylko do używania przesyłania komunikatów w trybie publikowania/subskrypcji, należy utworzyć fabrykę połączeń specyficzną dla domeny dla domeny przesyłania komunikatów publikowania/subskrypcji, która może być używana do tworzenia połączeń specjalnie do przesyłania komunikatów w trybie publikowania/subskrypcji.
 - W przypadku systemu JMS 1.1 lub nowszego należy utworzyć fabrykę połączeń niezależnych od domeny, która może być używana zarówno do przesyłania komunikatów w trybie punkt z punktem, jak i do przesyłania komunikatów w trybie publikowania/subskrypcji, co umożliwia aplikacji wykonywanie pracy zarówno w trybie punkt z punktem, jak i publikowania/subskrypcji w ramach tej samej transakcji.

Typem domyślnym jest fabryka połączeń niezależnych od domeny.

- Aby utworzyć miejsce docelowe typu kolejki, należy użyć komendy **createWMQQueue** .
- Aby utworzyć miejsce docelowe typu tematu, należy użyć komendy **createWMQTopic** .

Aby zmodyfikować zasób JMS dla dostawcy przesyłania komunikatów produktu IBM MQ w określonym zasięgu, należy użyć następujących komend.

- Aby zmodyfikować specyfikację aktywowania, należy użyć komendy **modifyWMQActivationSpec** .
Nie można zmienić typu specyfikacji aktywowania. Na przykład nie można utworzyć specyfikacji aktywowania, w której należy wprowadzić wszystkie informacje o konfiguracji ręcznie, a następnie zmodyfikować ją tak, aby korzystała z tabeli definicji kanału klienta.
- Aby zmodyfikować fabrykę połączeń, należy użyć komendy **modifyWMQConnectionFactory** .
- Aby zmodyfikować miejsce docelowe typu kolejki, należy użyć komendy **modifyWMQQueue** .
- Aby zmodyfikować miejsce docelowe typu tematu, należy użyć komendy **modifyWMQTopic** .

Aby usunąć zasób JMS dla dostawcy przesyłania komunikatów produktu IBM MQ w określonym zasięgu, należy użyć następujących komend.

- Aby usunąć specyfikację aktywowania, należy użyć komendy **deleteWMQActivationSpec** .
- Aby usunąć fabrykę połączeń, należy użyć komendy **deleteWMQConnectionFactory** .

- Aby usunąć miejsce docelowe typu kolejki, należy użyć komendy **deleteWMQQueue** .
- Aby usunąć miejsce docelowe typu tematu, należy użyć komendy **deleteWMQTopic** .

Aby wyświetlić informacje o konkretnym zasobie dostawcy przesyłania komunikatów produktu IBM MQ , należy użyć następujących komend.

- Aby wyświetlić wszystkie parametry, a także ich wartości powiązane z określoną specyfikacją aktywowania, należy użyć komendy **showWMQActivationSpec** .
- Aby wyświetlić wszystkie parametry, a także ich wartości powiązane z konkretną fabryką połączeń, należy użyć komendy **showWMQConnectionFactory** .
- Aby wyświetlić wszystkie parametry, a ich wartości są powiązane z określonym miejscem docelowym typu kolejki, użyj komendy **showWMQQueue** .
- Aby wyświetlić wszystkie parametry, a także ich wartości powiązane z miejscem docelowym typu tematu, należy użyć komendy **deleteWMQTopic** .

Aby zarządzać ustawieniami dla adaptera zasobów produktu IBM MQ lub dostawcy przesyłania komunikatów produktu IBM MQ , należy użyć następujących komend.

- Aby zarządzać ustawieniami adaptera zasobów produktu IBM MQ , który jest zainstalowany w określonym zasięgu, należy użyć komendy **manageWMQ** .
- Aby wyświetlić wszystkie parametry, a także ich wartości, które można ustawić za pomocą komendy **manageWMQ** , należy użyć komendy **showWMQ** . Te ustawienia są powiązane z adapterem zasobów produktu IBM MQ lub dostawcą przesyłania komunikatów produktu IBM MQ . Komenda **showWMQ** wyświetla także wszystkie właściwości niestandardowe ustawione w adapterze zasobów IBM MQ .

Pojęcia pokrewne

“Menedżery kolejek z wieloma instancjami” na stronie 488

Menedżery kolejek o wielu instancjach są instancjami tego samego menedżera kolejek skonfigurowanego na różnych serwerach. Jedna instancja menedżera kolejek jest definiowana jako aktywna instancja, a inna instancja jest zdefiniowana jako instancja rezerwowa. Jeśli aktywna instancja nie powiedzie się, menedżer kolejek z wieloma instancjami zostanie zrestartowany automatycznie na serwerze rezerwowym.

Zadania pokrewne

“Konfigurowanie tabeli definicji kanału klienta w formacie binarnym” na stronie 43

Tabela definicji kanału klienta (CCDT) określa definicje kanału i informacje o uwierzytelnianiu używane przez aplikacje klienckie do nawiązywania połączenia z menedżerem kolejek. W przypadku wersji wieloplatformowych binarna tabela definicji kanału klienta (CCDT) zawierająca ustawienia domyślne jest tworzona automatycznie podczas tworzenia menedżera kolejek. Komenda **runmqsc** służy do aktualizowania binarnej tabeli definicji kanału klienta.

“Konfigurowanie usługi przesyłania komunikatów w trybie publikowania i subskrypcji” na stronie 406
 Użytkownik może uruchomić, zatrzymać i wyświetlić status publikowania/subskrybowania w kolejce. Możliwe jest również dodawanie i usuwanie strumieni oraz dodawanie i usuwanie menedżerów kolejek z hierarchii brokera.

WebSphere Application Server tematy

Komenda **createWMQActivationSpec**

Komenda **createWMQConnectionFactory**

Komenda **createWMQQueue**

Komenda **createWMQTopic**

Komenda **deleteWMQActivationSpec**

Komenda **deleteWMQConnectionFactory**

Komenda **deleteWMQQueue**

Komenda **deleteWMQTopic**

Komenda **listWMQActivationSpecs**

Komenda **listWMQConnectionFactories**

Komenda **listWMQQueues**

Komenda **listWMQTopics**

Komenda [modifyWMQActivationSpec](#)
Komenda [modifyWMQConnectionFactory](#)
Komenda [modifyWMQQueue](#)
Komenda [modifyWMQTopic](#)
Komenda [showWMQActivationSpec](#)
Komenda [showWMQConnectionFactory](#)
Komenda [showWMQQueue](#)
Komenda [showWMQTopic](#)
Komenda [showWMQ](#)
Komenda [manageWMQ](#)

Korzystanie z współużytkowanych subskrypcji produktu JMS 2.0

W programie WebSphere Application Server traditional 9.0 można skonfigurować i używać JMS 2.0 współużytkowanych subskrypcji z produktem IBM MQ 9.0.

O tym zadaniu

Specyfikacja JMS 2.0 wprowadziła pojęcie subskrypcji współużytkowanych, co umożliwia otwarcie pojedynczej subskrypcji przez jednego lub kilku konsumentów. Komunikaty są współużytkowane między wszystkimi tymi konsumentami. Nie ma ograniczeń, w przypadku których te konsumenci są tak długi, że łączą się z tym samym menedżerem kolejek.

Subskrypcje współużytkowane mogą być trwałe lub nietrwałe o tej samej semantyce, co obecnie określane jako subskrypcje niewspółużytkowane.

Aby konsument mógł określić, która subskrypcja ma być używana, musi podać nazwę subskrypcji. Jest to podobne do niewspółużytkowanych subskrypcji trwałych, ale nazwa subskrypcji jest wymagana we wszystkich przypadkach, w których wymagana jest subskrypcja współużytkowana. Jednak wartość clientID nie jest wymagana w przypadku trwałej subskrypcji współużytkowanej. Można ją podać, ale nie jest ona obowiązkowa.

Mimo że subskrypcje współużytkowane mogą być myślnie o mechanizmie równoważenia obciążenia, ani w produkcie IBM MQ, ani w specyfikacji produktu JMS 2.0 nie istnieją żadne zobowiązania dotyczące sposobu, w jaki komunikaty są dystrybuowane między konsumentami.

W produkcie WebSphere Application Server traditional 9.0 adapter zasobów IBM MQ 9.0 jest wstępnie zainstalowany.

W poniższych krokach przedstawiono sposób konfigurowania specyfikacji aktywowania w celu użycia współużytkowanej trwałej lub współużytkowanej nietrwałej subskrypcji przy użyciu Konsoli administracyjnej produktu WebSphere Application Server traditional.

Procedura

Najpierw należy utworzyć obiekty w programie JNDI.

1. Utwórz miejsce docelowe tematu w produkcie JNDI jako normalne (patrz [“Konfigurowanie zasobów produktu JMS przy użyciu Konsoli administracyjnej”](#) na stronie 670).
2. Utwórz specyfikację aktywowania (patrz [“Konfigurowanie zasobów produktu JMS przy użyciu Konsoli administracyjnej”](#) na stronie 670).

Istnieje możliwość utworzenia specyfikacji aktywowania o dokładnie tych właściwościach, które są potrzebne. Jeśli chcesz użyć trwałej subskrypcji, możesz ją wybrać przy tworzeniu i określić nazwę. Aby użyć subskrypcji nietrwałej, nie można w tym miejscu określić nazwy. Zamiast tego należy utworzyć właściwość niestandardową dla nazwy subskrypcji.

Zaktualizuj specyfikację aktywowania utworzoną przy użyciu wymaganych właściwości niestandardowych. Istnieją dwie właściwości niestandardowe, które mogą być potrzebne do określenia:

- We wszystkich przypadkach należy utworzyć właściwość niestandardową, aby określić, że ta specyfikacja aktywowania powinna korzystać z subskrypcji współużytkowanej.
- Jeśli subskrypcja została utworzona jako nietrwała, właściwość nazwy subskrypcji musi zostać ustawiona jako właściwość niestandardowa.

W poniższej tabeli przedstawiono poprawną wartość, którą można określić dla każdej właściwości niestandardowej:

Nazwa właściwości	Typ	Poprawne wartości
sharedSubscription	łańcuch	true, false
subscriptionName	łańcuch	łańcuch Java o długości niezerowej

3. Z listy wyświetlonej w formularzu **Kolekcja specyfikacji aktywowania** wybierz specyfikację aktywowania.
Szczegółowe informacje dotyczące specyfikacji aktywowania są wyświetlane w formularzu **Ustawienia specyfikacji aktywowania dostawcy przesyłania komunikatów produktu IBM MQ**.
4. W formularzu **Ustawienia specyfikacji aktywowania dostawcy przesyłania komunikatów produktu IBM MQ** kliknij opcję **Właściwości niestandardowe**.
Zostanie wyświetlony formularz **Właściwości niestandardowe**.
5. Jeśli używana jest subskrypcja nietrwała, należy utworzyć właściwość niestandardową `subscriptionName`.
Na panelu **Właściwości niestandardowe** w specyfikacji aktywowania kliknij opcję **Nowy**, a następnie wprowadź następujące szczegóły:

Nazwa

Nazwa właściwości niestandardowej, która w tym przypadku jest `subscriptionName`.

Wartość

Wartość właściwości niestandardowej. Nazwy JNDI można użyć w polu **Wartość**, na przykład `WASSharedSub0ne`.

Typ

Typ właściwości niestandardowej. Wybierz z listy niestandardowy typ właściwości, który w tym przypadku musi mieć wartość `java.lang.String`.

6. W przypadku trwałej i współużytkowanej nietrwałej subskrypcji utwórz właściwość niestandardową `sharedSubscription`.

Na panelu **Właściwości niestandardowe** w specyfikacji aktywowania kliknij opcję **Nowy**, a następnie wprowadź następujące szczegóły:

Nazwa

Nazwa właściwości niestandardowej, która w tym przypadku jest `sharedSubscription`.

Wartość

Wartość właściwości niestandardowej. Aby określić, że specyfikacja aktywowania korzysta z subskrypcji współużytkowanej, należy ustawić wartość na `true`. Jeśli później użytkownik chciał zatrzymać korzystanie z subskrypcji współużytkowanej dla tej specyfikacji aktywowania, można to zrobić, ustawiając wartość tej właściwości niestandardowej na wartość `false`.

Typ

Typ właściwości niestandardowej. Wybierz z listy niestandardowy typ właściwości, który w tym przypadku musi mieć wartość `java.lang.String`.

7. Po ustawieniu właściwości zrestartuj serwer aplikacji.

Komponenty bean sterowane komunikatami (message-driven bean-MDB) dla specyfikacji aktywowania są następnie sterowane po odebraniu komunikatów, ale tylko komponenty MDB współużytkują wysyłane komunikaty.

Pojęcia pokrewne

[Klonowane i współużytkowane subskrypcje](#)

[Trwałość subskrypcji](#)

Zadania pokrewne

[Konfigurowanie adaptera zasobów na potrzeby komunikacji przychodzącej](#)

Informacje pokrewne dotyczące produktu WebSphere Application Server traditional 9.0

[Konfigurowanie tematu dla dostawcy przesyłania komunikatów produktu IBM MQ](#)

[Specyfikacje aktywowania dostawcy przesyłania komunikatów produktu IBM MQ](#)

[Tworzenie specyfikacji aktywowania dla dostawcy przesyłania komunikatów produktu IBM MQ](#)

[Konfigurowanie specyfikacji aktywowania dla dostawcy przesyłania komunikatów produktu IBM MQ](#)

[Konfigurowanie właściwości niestandardowych dla zasobów dostawcy przesyłania komunikatów produktu IBM MQ JMS](#)

Korzystanie z właściwości JMS 2.0 ConnectionFactory i właściwości wyszukiwania miejsca docelowego

W produkcie WebSphere Application Server traditional 9.0 właściwości wyszukiwania ConnectionFactory i DestinationLookup specyfikacji aktywowania mogą być udostępniane z nazwą JNDI administrowanego obiektu, który ma być używany w preferencjach innych właściwości specyfikacji aktywowania.

O tym zadaniu

Specyfikacja JMS 2.0 określa dwie dodatkowe właściwości specyfikacji aktywowania używane do kierowania komponentów bean sterowanych komunikatami (message-driven bean-MDB). Wcześniej każdy dostawca musiał określić właściwości niestandardowe w specyfikacji aktywowania, aby udostępnić szczegółowe informacje wymagane do nawiązania połączenia z systemem przesyłania komunikatów oraz do zdefiniowania miejsca docelowego, z którego mają zostać wysłane komunikaty.

Teraz standardowe właściwości connectionFactoryLookup i destinationLookup mogą być używane do nadania nazwy JNDI odpowiedniego obiektu do wyszukania i użycia. W produkcie WebSphere Application Server traditional 9.0 adapter zasobów IBM MQ 9.0 jest wstępnie zainstalowany.

W poniższych krokach przedstawiono sposób dostosowywania i używania tych dwóch właściwości przy użyciu Konsoli administracyjnej produktu WebSphere Application Server traditional .

Procedura

Najpierw należy utworzyć obiekty w programie JNDI.

1. Utwórz element ConnectionFactory w produkcie JNDI jako normalny (patrz [“Konfigurowanie zasobów produktu JMS przy użyciu Konsoli administracyjnej”](#) na stronie 670).
2. Utwórz miejsce docelowe w JNDI jako normalne (patrz [“Konfigurowanie zasobów produktu JMS przy użyciu Konsoli administracyjnej”](#) na stronie 670).
Obiekt docelowy musi mieć poprawne wartości.
3. Należy utworzyć specyfikację aktywowania przy użyciu dowolnych wymaganych wartości (patrz [“Konfigurowanie zasobów produktu JMS przy użyciu Konsoli administracyjnej”](#) na stronie 670).

Istnieje możliwość utworzenia specyfikacji aktywowania o dokładnie tych właściwościach, które są potrzebne. Należy jednak pamiętać o następujących kwestiach:

- Jeśli adapter zasobów produktu IBM MQ ma używać fabryki połączeń produktu Java EE i właściwości wyszukiwania miejsca docelowego, mniej istotne jest, jakie właściwości są używane podczas tworzenia specyfikacji aktywowania (patrz sekcja [ActivationSpec ConnectionFactoryLookup i DestinationLookup properties](#)).

- Jednak każda właściwość, która nie została jeszcze zdefiniowana w fabryce połączeń lub w miejscu docelowym, musi być nadal określona w specyfikacji aktywowania. Dlatego należy zdefiniować właściwości konsumenta połączenia i właściwości dodatkowe oraz informacje uwierzytelniające, które są używane, gdy połączenie jest faktycznie tworzone.
- Właściwości, które są zdefiniowane w fabryce połączeń, właściwość ClientID ma specjalne przetwarzanie. Jest to spowodowane tym, że wspólny scenariusz korzysta z jednej fabryki połączeń z wieloma specyfikacjami aktywowania. Upraszcza to administrowanie, jednak specyfikacja JMS wymaga unikalnych identyfikatorów klientów, dlatego specyfikacja aktywowania musi mieć możliwość nadpisania dowolnej wartości ustawionej w obiekcie ConnectionFactory. Jeśli w specyfikacji aktywowania nie jest ustawiony parametr ClientID, używana jest dowolna wartość w fabryce połączeń.

Zaktualizuj specyfikację aktywowania utworzoną przy użyciu dwóch nowych właściwości niestandardowych przy użyciu Konsoli administracyjnej serwera WebSphere Application Server, zgodnie z opisem w kroku ["4" na stronie 678](#), lub użyj adnotacji zamiast opisanych w kroku ["5" na stronie 678](#).

4. Zaktualizuj specyfikację aktywowania w Konsoli administracyjnej serwera WebSphere Application Server.

Te dwie właściwości muszą zostać ustawione na panelu właściwości niestandardowych specyfikacji aktywowania. Te właściwości nie są obecne w panelach specyfikacji aktywowania ani w kreatorze tworzenia specyfikacji aktywowania.

- a) Z listy wyświetlonej w formularzu **Kolekcja specyfikacji aktywowania** wybierz specyfikację aktywowania.

Szczegółowe informacje dotyczące specyfikacji aktywowania są wyświetlane w formularzu **Ustawienia specyfikacji aktywowania dostawcy przesyłania komunikatów produktu IBM MQ**.

- b) W formularzu **Ustawienia specyfikacji aktywowania dostawcy przesyłania komunikatów produktu IBM MQ** kliknij opcję **Właściwości niestandardowe**.

Zostanie wyświetlony formularz **Właściwości niestandardowe**.

- c) W formularzu **Właściwości niestandardowe** utwórz dwie nowe właściwości niestandardowe, oba typy: java.lang.String.

W każdym przypadku należy kliknąć opcję **Nowy**, a następnie wprowadzić następujące szczegóły właściwości niestandardowej:

Nazwa

Nazwa właściwości niestandardowej: connectionFactoryLookup lub destinationLookup.

Wartość

Wartość właściwości niestandardowej. Nazwy JNDI można użyć w polu **Wartość**, na przykład QuoteCF i QuoteQ.

Typ

Typ właściwości niestandardowej. Wybierz z listy niestandardowy typ właściwości, który w tym przypadku musi mieć wartość java.lang.String.

Wdrożony komponent MDB będzie teraz używać tych wartości do utworzenia fabryki połączeń i miejsca docelowego. Podczas wdrażania komponentu MDB nie jest wymagane ustawienie konfiguracji wartości produktu JNDI.

5. Użyj adnotacji zamiast specyfikacji aktywowania.

Istnieje możliwość użycia adnotacji w kodzie komponentu MDB w celu określenia wartości, jak również. For example, using the JNDI names QuoteCF and QuoteQ, this is what the code would look like:

```
@MessageDriven(activationConfig = {
    @ActivationConfigProperty(propertyName = "destinationType", propertyValue =
"javax.jms.Topic" ),
    @ActivationConfigProperty(propertyName = "destinationLookup", propertyValue =
"QuoteQ" ),
    @ActivationConfigProperty(propertyName = "connectionFactoryLookup", propertyValue
```

```
= "QuoteCF" }}, mappedName = "LookupMDB" )
    @TransactionAttribute(TransactionAttributeType.REQUIRED)
    @TransactionManagement(TransactionManagementType.CONTAINER)
    publicclass LookupMDB implements MessageListener {
```

Zadania pokrewne

[Konfigurowanie adaptera zasobów na potrzeby komunikacji przychodzącej](#)

Informacje pokrewne dotyczące produktu WebSphere Application Server traditional 9.0

[Konfigurowanie zunifikowanej fabryki połączeń dla dostawcy przesyłania komunikatów produktu IBM MQ](#)

[Konfigurowanie tematu dla dostawcy przesyłania komunikatów produktu IBM MQ](#)

[Specyfikacje aktywowania dostawcy przesyłania komunikatów produktu IBM MQ](#)

[Tworzenie specyfikacji aktywowania dla dostawcy przesyłania komunikatów produktu IBM MQ](#)

[Konfigurowanie specyfikacji aktywowania dla dostawcy przesyłania komunikatów produktu IBM MQ](#)

[Konfigurowanie właściwości niestandardowych dla zasobów dostawcy przesyłania komunikatów produktu IBM MQ JMS](#)

Konfigurowanie serwera aplikacji pod względem używania najnowszego poziomu konserwacyjnego adaptera zasobów

Aby upewnić się, że adapter zasobów produktu IBM MQ jest automatycznie aktualizowany na ostatni dostępny poziom konserwacyjny podczas stosowania pakietów poprawek produktu WebSphere Application Server, można skonfigurować wszystkie serwery w środowisku, tak aby używały najnowszej wersji adaptera zasobów zawartego w pakiecie poprawek produktu WebSphere Application Server, który został zastosowany do instalacji każdego węzła.

Zanim rozpocznie

Ważne: Jeśli na dowolnej platformie używany jest produkt WebSphere Application Server 8.5 lub wcześniejszy, nie należy instalować adaptera zasobów produktu IBM MQ 8.0 ani późniejszego na serwerze aplikacji. Adapter zasobów w wersji IBM MQ 8.0 lub nowszej może zostać wdrożony tylko na serwerze aplikacji, który obsługuje produkt JMS 2.0. Jednak produkt WebSphere Application Server 8.5 lub wcześniejszy obsługuje tylko produkt JMS 1.1. Te wersje produktu WebSphere Application Server są dostępne z adapterem zasobów produktu IBM WebSphere MQ 7.0, który może być używany do łączenia się z menedżerem kolejek produktu IBM MQ 8.0 przy użyciu transportu BINDINGS lub CLIENT.

O tym zadaniu

Tego zadania należy użyć, jeśli w konfiguracji mają zastosowanie dowolne z poniższych okoliczności, a użytkownik chce skonfigurować wszystkie serwery w środowisku w celu użycia najnowszej wersji adaptera zasobów produktu IBM MQ :

- Dzienniki maszyny JVM dowolnego serwera aplikacji w środowisku zawierają następujące informacje o wersji adaptera zasobów produktu IBM MQ po zastosowaniu pakietu poprawek WebSphere Application Server 7.0 z pakietem poprawek 1 lub nowszym:
WMSG1703I:RAR implementacja wersji 7.0.0.0-k700-L080820
- Dzienniki wirtualnej maszyny języka Java dowolnego serwera aplikacji w środowisku zawierają następującą pozycję:
WMSG1625E: Nie można było wykryć
Kod dostawcy przesyłania komunikatów produktu IBM MQ w podanej ścieżce < null>
- Co najmniej jeden węzeł został wcześniej ręcznie zaktualizowany w celu użycia konkretnego poziomu konserwacyjnego adaptera zasobów produktu IBM MQ, który został teraz zastąpiony przez najnowszą wersję adaptera zasobów zawartego w bieżącym poziomie konserwowania serwera WebSphere Application Server.

Katalog *profile_root*, do którego odwołują się przykłady, to katalog osobisty profilu WebSphere Application Server, na przykład C:\Program Files\IBM\WebSphere\AppServer1.

Po wykonaniu następujących kroków dla wszystkich komórek i instalacji na pojedynczym serwerze w danym środowisku serwery automatycznie otrzymują konserwację adaptera zasobów produktu IBM MQ po zastosowaniu nowego pakietu poprawek produktu WebSphere Application Server .

Procedura

1. Uruchom serwer aplikacji. Jeśli profil jest częścią konfiguracji wdrożenia sieciowego, uruchom menedżer wdrażania i wszystkie agenty węzłów. Jeśli profil zawiera agenta administracyjnego, uruchom agenta administracyjnego.
2. Sprawdź poziom konserwacyjny adaptera zasobów produktu IBM MQ .
 - a) Otwórz okno wiersza komend i przejdź do katalogu `profile_root\bin` .
Na przykład wpisz `cd C:\Program Files\IBM\WebSphere\AppServer1\bin` .
 - b) Uruchom narzędzie `wsadmin`, wpisując `wsadmin.bat -lang jython`, a następnie, jeśli zostanie wyświetlone zapytanie, wprowadź nazwę użytkownika i hasło.
 - c) Wpisz następującą komendę, a następnie naciśnij klawisz Return dwa razy:

```
wmqInfoMBeansUnsplit = AdminControl.queryNames("WebSphere:type=WMQInfo,*")
wmqInfoMBeansSplit = AdminUtilities.convertToList(wmqInfoMBeansUnsplit)
for wmqInfoMBean in wmqInfoMBeansSplit: print wmqInfoMBean; print AdminControl.invoke(wmqInfoMBean,
'getInfo', '')
```

Tę komendę można również uruchomić w języku Jacl. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja *Zapewnienie, że serwery korzystają z najnowszego dostępnego poziomu konserwacyjnego adaptera zasobów IBM MQ* w dokumentacji produktu WebSphere Application Server .

- d) Znajdź komunikat `WMSG1703I` w wyświetlonym wyjściu z komendy i sprawdź poziom adaptera zasobów.

Na przykład dla WebSphere Application Server 7.0.1 Fix Pack 5 komunikat powinien być następujący:

```
WMSG1703I: Implementacja pliku RAR w wersji 7.0.1.3-k701-103-100812
```

Ten komunikat pokazuje, że wersja to 7.0.1.3-k701-103-100812, która jest poprawnym poziomem adaptera zasobów dla tego pakietu poprawek. Jeśli jednak zostanie wyświetlony następujący komunikat, oznacza to, że konieczne jest dostosowanie adaptera zasobów do odpowiedniego poziomu poprawek dla pakietu poprawek Fix Pack 15.

```
WMSG1703I: Implementacja pliku RAR w wersji 7.0.0.0-k700-L080820
```

3. Skopiuj następujący skrypt Jython do pliku o nazwie `convertWMQRA.py`, a następnie zapisz go w katalogu głównym profilu, na przykład `C:\Program Files\IBM\WebSphere\AppServer1\bin`.

```
ras = AdminUtilities.convertToList(AdminConfig.list('J2CResourceAdapter'))

for ra in ras :
    desc = AdminConfig.showAttribute(ra, "description")
    if (desc == "WAS 7.0 Built In IBM MQ Resource Adapter") or (desc == "WAS 7.0.0.1 Built In IBM MQ
Resource Adapter"):
        print "Updating archivePath and classpath of " + ra
        AdminConfig.modify(ra, [['archivePath', "${WAS_INSTALL_ROOT}/installedConnectors/wmq.jmsra.rar]])
        AdminConfig.unsetAttributes(ra, ['classpath'])
        AdminConfig.modify(ra, [['classpath', "${WAS_INSTALL_ROOT}/installedConnectors/wmq.jmsra.rar]])
        AdminConfig.save()
    #end if
#end for
```

Wskazówka: Podczas zapisywania pliku należy upewnić się, że jest on zapisywany jako plik typu python, a nie plik tekstowy.

4. Użyj narzędzia `wsadmin` WebSphere Application Server, aby uruchomić skrypt Jython, który został właśnie utworzony.

Otwórz wiersz komend i przejdź do katalogu `\bin` w katalogu osobistym dla katalogu WebSphere Application Server, na przykład `C:\Program Files\IBM\WebSphere\AppServer1\bin`, a następnie wpisz następującą komendę i naciśnij klawisz Return:

```
wsadmin -lang jython -f convertWMQRA.py
```

Jeśli zostanie wyświetlone zapytanie, wprowadź nazwę użytkownika i hasło.

Uwaga: Jeśli skrypt zostanie uruchomiony dla profilu, który jest częścią konfiguracji wdrożenia sieciowego, skrypt zaktualizuje wszystkie profile, które wymagają aktualizacji w tej konfiguracji. Pełna resynchronizacja może być konieczna, jeśli istnieją niespójności w istniejących plikach konfiguracyjnych.

5. Jeśli użytkownik pracuje w konfiguracji wdrożenia sieciowego, należy upewnić się, że agenty węzłów są w pełni zsynchronizowane. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja Synchronizowanie węzłów przy użyciu narzędzia skryptowego wsadmin lub Dodawanie, zarządzanie i usuwanie węzłów.
6. Zatrzymaj wszystkie serwery w profilu. Jeśli profil jest częścią konfiguracji wdrożenia sieciowego, zatrzymaj również wszystkie elementy klastra w konfiguracji, zatrzymaj wszystkie agenty węzłów w konfiguracji i zatrzymaj menedżer wdrażania. Jeśli profil zawiera agenta administracyjnego, zatrzymaj agenta administracyjnego.
7. Uruchom komendę **osgiCfgInit** z katalogu `profile_root/bin`.
Komenda `osgiCfgInit` resetuje pamięć podręczną klas używaną przez środowisko wykonawcze OSGi. Jeśli profil jest częścią konfiguracji wdrożenia sieciowego, należy uruchomić komendę **osgiCfgInit** z poziomu katalogu `profile_root/bin` każdego profilu, który jest częścią konfiguracji.
8. Zrestartuj wszystkie serwery w profilu. Jeśli profil jest częścią konfiguracji wdrożenia sieciowego, zrestartuj również wszystkie elementy klastra w konfiguracji, zrestartuj wszystkie agenty węzłów w konfiguracji, a następnie zrestartuj menedżer wdrażania. Jeśli profil zawiera agenta administracyjnego, zrestartuj agenta administracyjnego.
9. Powtórz krok 2, aby sprawdzić, czy adapter zasobów jest teraz na poprawnym poziomie.

Co dalej

Jeśli po wykonaniu kroków opisanych w tym temacie nadal występują problemy, a wcześniej użyto przycisku **Aktualizuj adapter zasobów** na panelu Ustawienia dostawcy produktu JMS w Konsoli administracyjnej serwera WebSphere Application Server w celu zaktualizowania adaptera zasobów produktu IBM MQ w dowolnym węźle w danym środowisku, możliwe jest wystąpienie problemu opisanego w raporcie [APAR PM10308](#).

Zadania pokrewne

[Korzystanie z adaptera zasobów IBM MQ](#)

Informacje pokrewne dotyczące produktu WebSphere Application Server 8.5.5

[Zapewnienie, że serwery korzystają z najnowszego dostępnego poziomu konserwacyjnego adaptera zasobów IBM MQ](#)

[Synchronizowanie węzłów przy użyciu narzędzia skryptowego wsadmin](#)

[Dodawanie, zarządzanie i usuwanie węzłów](#)

[JMS Ustawienia dostawcy](#)

Konfigurowanie właściwości JMS PROVIDERVERSION

Dostawca przesyłania komunikatów produktu IBM MQ ma trzy tryby działania: tryb normalny, tryb normalny z ograniczeniami i tryb migracji. Można ustawić właściwość JMS **PROVIDERVERSION**, aby wybrać, który z tych trybów jest używany przez aplikację JMS do publikowania i subskrybowania.

O tym zadaniu

Wybór trybu działania dostawcy przesyłania komunikatów produktu IBM MQ można sterować przede wszystkim za pomocą ustawienia właściwości fabryki połączeń dostawcy. Tryb działania można również wybrać automatycznie, jeśli tryb nie został określony.

Właściwość **PROVIDERVERSION** rozróżnia między trzema trybami działania dostawcy przesyłania komunikatów produktu IBM MQ :

Tryb normalny dostawcy przesyłania komunikatów produktu IBM MQ


W trybie normalnym używane są wszystkie funkcje menedżera kolejek produktu IBM MQ służące do implementowania usług JMS. Ten tryb jest zoptymalizowany pod kątem użycia funkcjonalności i interfejsu API JMS 2.0.

Tryb normalny dostawcy przesyłania komunikatów produktu IBM MQ z ograniczeniami

Tryb normalny z ograniczeniami używa interfejsu API JMS 2.0 , ale nie nowe funkcje, to znaczy subskrypcje współużytkowane, opóźnione dostarczanie i wysyłanie asynchroniczne.

Tryb migracji dostawcy przesyłania komunikatów produktu IBM MQ

W trybie migracji można nawiązać połączenie z menedżerem kolejek w wersji IBM MQ 8.0 lub nowszej, ale nie są używane żadne funkcje menedżera kolejek produktu IBM WebSphere MQ 7.0 lub późniejszego, takie jak odczyt z wyprzedzeniem i przesyłanie strumieniowe.



Rysunek 91. Tryby dostawcy przesyłania komunikatów

Procedura

Aby skonfigurować właściwość **PROVIDERVERSION** dla konkretnej fabryki połączeń:

- Aby skonfigurować właściwość **PROVIDERVERSION** przy użyciu produktu IBM MQ Explorer, należy zapoznać się z informacjami znajdującymi się w sekcji [Konfigurowanie menedżerów kolejek i obiektów](#).
- Aby skonfigurować właściwość **PROVIDERVERSION** przy użyciu narzędzia administracyjnego JMS , należy zapoznać się z informacjami znajdującymi się w sekcji [Konfigurowanie menedżerów kolejek i obiektów](#).
- Aby skonfigurować właściwość **PROVIDERVERSION** w aplikacji JMS przy użyciu rozszerzeń IBM JMS lub rozszerzeń IBM MQ JMS , należy zapoznać się z sekcji [Tworzenie i konfigurowanie fabryk połączeń i miejsc docelowych w aplikacji IBM MQ classes for JMS](#).

Aby przestonić ustawienia trybu dostawcy fabryki połączeń dla wszystkich fabryk połączeń w maszynie JVM:

- Aby przestonić ustawienia trybu dostawcy fabryki połączeń, należy użyć właściwości `com.ibm.msg.client.wmq.overrideProviderVersion` .
Jeśli nie można zmienić używanej fabryki połączeń, można użyć właściwości `com.ibm.msg.client.wmq.overrideProviderVersion`, aby nadpisać dowolne ustawienie w fabryce połączeń. To nadpisanie ma zastosowanie do wszystkich fabryk połączeń w maszynie JVM, ale rzeczywiste obiekty fabryki połączeń nie są modyfikowane.

Pojęcia pokrewne

[Właściwości fabryki połączeń](#)

Zadania pokrewne

Rozwiązywanie problemów dotyczących wersji dostawcy JMS

Odsyłacze pokrewne

[PROVIDERVERSION](#)

[Zależności między właściwościami obiektów produktu IBM MQ classes for JMS](#)

Tryby operacji dostawcy przesyłania komunikatów produktu IBM MQ

Użytkownik może wybrać, który tryb dostawcy przesyłania komunikatów produktu IBM MQ ma być używany przez aplikację JMS do publikowania i subskrybowania, ustawiając właściwość PROVIDERVERSION dla fabryki połączeń na odpowiednią wartość. W niektórych przypadkach właściwość PROVIDERVERSION jest ustawiona jako nieokreślona, w którym to przypadku klient JMS używa algorytmu w celu określenia trybu działania, który ma być używany.

PROVIDERVERSION Wartości właściwości

Właściwość **PROVIDERVERSION** fabryki połączeń można ustawić na dowolną z następujących wartości:

8 – tryb normalny

W aplikacji JMS używany jest tryb normalny. W tym trybie wszystkie funkcje menedżera kolejek produktu IBM MQ są używane do implementowania produktu JMS.

7 – tryb normalny z ograniczeniami

Aplikacja JMS używa trybu normalnego z ograniczeniami. W tym trybie używany jest interfejs API JMS 2.0, ale nie są używane nowe funkcje, takie jak subskrypcje współużytkowane, opóźniona dostawa i wysyłanie asynchroniczne.

6 – tryb migracji

W aplikacji JMS jest używany tryb migracji. W trybie migracji produkt IBM MQ classes for JMS korzysta z funkcji i algorytmów podobnych do tych, które są dostarczane z produktem IBM WebSphere MQ 6.0.

unspecified (nieokreślona) (wartość domyślna)

Klient JMS korzysta z algorytmu w celu określenia, który tryb działania jest używany.

Wartość podana we właściwości **PROVIDERVERSION** musi być łańcuchem. Jeśli jest podana opcja 8, 7 lub 6, dopuszczalne są następujące formaty:

- V.R.M.F
- V.R.M
- V.R
- V

Gdzie: V, R, M i F są wartościami całkowitymi większymi niż zero lub równymi zero. Dodatkowe wartości R, M i F są opcjonalne i można ich używać, jeśli wymagana jest precyzyjna kontrola. Na przykład, aby użyć **PROVIDERVERSION** na poziomie 7, można ustawić wartość **PROVIDERVERSION** = 7, 7.0, 7.0.0 lub 7.0.0.0.

Typy obiektów fabryki połączeń

Właściwość **PROVIDERVERSION** można ustawić dla następujących typów obiektów fabryki połączeń:

- MQConnectionFactory
- Fabryka MQQueueConnection
- Fabryka MQTopicConnection
- MQXAConnectionFactory
- Fabryka MQXAQueueConnection
- Fabryka MQXAQueueConnection
- Fabryka MQXAQueueConnection

- Fabryka MQXATopicConnection

Więcej informacji na temat tych różnych typów fabryki połączeń zawiera sekcja [“Konfigurowanie obiektów produktu JMS przy użyciu narzędzia administracyjnego”](#) na stronie 659.


Pojęcia pokrewne

[Dostawca przesyłania komunikatów produktu IBM MQ](#)

PROVIDERVERSION Tryb standardowy

W trybie normalnym używane są wszystkie funkcje menedżera kolejek produktu IBM MQ służące do implementowania usług JMS. Ten tryb jest zoptymalizowany pod kątem użycia funkcjonalności i interfejsu API JMS 2.0.

Poniższy schemat blokowy przedstawia sprawdzenie, czy klient JMS umożliwi określenie, czy można utworzyć normalne połączenie w trybie normalnym.



Rysunek 92. Tryb normalny PROVIDERVERSION

Jeśli menedżer kolejek określony w ustawieniach fabryki połączeń ma poziom komendy równy 800 lub większy, a właściwość **TRANSPORT** fabryki połączeń jest ustawiona na wartość BINDINGS, połączenie w trybie normalnym jest tworzone bez sprawdzania żadnych dodatkowych właściwości.

Jeśli menedżer kolejek określony w ustawieniach fabryki połączeń ma poziom komendy równy 800 lub większy, a właściwość **TRANSPORT** jest ustawiona na wartość CLIENT, to sprawdzana jest również właściwość **SHARECNV** w kanale połączenia z serwerem. To sprawdzenie jest wymagane, ponieważ tryb normalny dostawcy przesyłania komunikatów produktu IBM MQ korzysta z funkcji współużytkowania konwersacji. Oznacza to, że próba nawiązania normalnego połączenia w trybie normalnym jest możliwa, ponieważ właściwość **SHARECNV**, która steruje liczbą konwersacji, które mogą być współużytkowane, musi mieć wartość równą 1 lub większą.

Jeśli wszystkie sprawdzenia wyświetlone na schemacie blokowym powiodą się, można użyć normalnego trybu połączenia z menedżerem kolejek, a następnie można użyć wszystkich funkcji API i funkcji produktu JMS 2.0, czyli asynchronicznego wysyłania, opóźnionej dostawy i subskrypcji współużytkowanej.

Próba utworzenia połączenia w trybie normalnym nie powiodła się z jednego z następujących powodów:

- Menedżer kolejek określony w ustawieniach fabryki połączeń ma poziom komendy, który jest wcześniejszy niż 800. W tym przypadku metoda `createConnection` kończy się niepowodzeniem z wyjątkiem `JMSFMQ0003`.

- Właściwość **SHARECNV** w kanale połączenia z serwerem jest ustawiona na wartość 0. Jeśli ta właściwość nie ma wartości co najmniej 1, metoda `createConnection` nie powiedzie się i zostanie zgłoszony wyjątek JM5007.

Informacje pokrewne

Zależności między właściwościami obiektów produktu IBM MQ classes for JMS


DEFINE CHANNEL (właściwość SHARECNV)

TRANSPORT

PROVIDERVERSION tryb normalny z ograniczeniami

Tryb normalny z ograniczeniami korzysta z funkcji API JMS 2.0, ale nie z nowych funkcji produktu IBM MQ 8.0 lub nowszych, takich jak subskrypcje współużytkowane, opóźnione dostarczanie lub wysyłanie asynchroniczne.

Poniższy schemat blokowy przedstawia sprawdzenie, czy klient JMS umożliwi określenie, czy można utworzyć normalny tryb z ograniczeniami połączenia.



Rysunek 93. Standardowy tryb PROVIDERVERSION z ograniczeniami

Jeśli menedżer kolejek określony w ustawieniach fabryki połączeń ma poziom komendy równy 700 lub większy, a właściwość **TRANSPORT** fabryki połączeń jest ustawiona na wartość BINDINGS, połączenie w trybie normalnym jest tworzone bez sprawdzania żadnych dodatkowych właściwości.

Jeśli menedżer kolejek określony w ustawieniach fabryki połączeń ma poziom komendy równy 700 lub większy, a właściwość **TRANSPORT** jest ustawiona na wartość CLIENT, to sprawdzana jest również właściwość **SHARECNV** w kanale połączenia z serwerem. To sprawdzenie jest wymagane, ponieważ tryb normalny dostawcy przesyłania komunikatów produktu IBM MQ z ograniczeniami korzysta z funkcji współużytkowania konwersacji. Dlatego w przypadku normalnego trybu z ograniczeniem próby nawiązania połączenia właściwość **SHARECNV**, która steruje liczbą konwersacji, które mogą być współużytkowane, musi mieć wartość równą 1 lub większą.

Jeśli wszystkie sprawdzenia wyświetlone na schemacie blokowym powiodą się, zostanie utworzony normalny tryb z ograniczeniem połączenia z menedżerem kolejek, a następnie można użyć funkcji API JMS 2.0, ale nie funkcji asynchronicznego wysyłania, opóźnionej dostawy lub subskrypcji współużytkowanej.

Próba utworzenia normalnego trybu z ograniczeniem nie powiodła się z jednego z następujących powodów:

- Menedżer kolejek określony w ustawieniach fabryki połączeń ma poziom komendy, który jest wcześniejszy niż 700. W tym przypadku metoda `createConnection` nie powiedzie się z wyjątkiem `JMSFCC5008`.
- Właściwość **SHARECNV** w kanale połączenia z serwerem jest ustawiona na wartość 0. Jeśli ta właściwość nie ma wartości co najmniej 1, metoda `createConnection` nie powiedzie się i zostanie zgłoszony wyjątek `JMSCC5007`.

Informacje pokrewne


Zależności między właściwościami obiektów produktu IBM MQ classes for JMS

DEFINE CHANNEL (właściwość SHARECNV)

TRANSPORT

Tryb migracji produktu PROVIDERVERSION

W przypadku trybu migracji produkt IBM MQ classes for JMS używa funkcji i algorytmów podobnych do tych, które są dostarczane z produktem IBM WebSphere MQ 6.0, na przykład w kolejce publikowania/subskrypcji, wybór zaimplementowany po stronie klienta, kanały inne niż multipleks i odpytywanie używane do implementowania obiektów nasłuchiwanie.



Rysunek 94. Tryb migracji PROVIDERVERSION

Aby nawiązać połączenie z produktem WebSphere Message Broker 6.0 lub 6.1 przy użyciu produktu IBM MQ Enterprise Transport 6.0, należy użyć trybu migracji.

Za pomocą trybu migracji można nawiązać połączenie z menedżerem kolejek produktu IBM MQ 8.0, ale żadna z nowych funkcji menedżera kolejek produktu IBM MQ classes for JMS nie jest używana, na przykład do odczytu z wyprzedzeniem ani do strumieniowego przesyłania danych. Jeśli klient IBM MQ 8.0 lub nowszy łączy się z menedżerem kolejek w wersji IBM MQ 8.0 lub nowszej na platformie rozproszonej, **z/OS** lub menedżer kolejek produktu IBM MQ 8.0 lub nowszego w systemie z/OS, to wybór komunikatów jest wybierany przez menedżer kolejek, a nie w systemie klienckim.

Jeśli określono tryb migracji dostawcy przesyłania komunikatów produktu IBM MQ, a program IBM MQ classes for JMS podjął próbę użycia dowolnego z interfejsów API JMS 2.0, wywołanie metody API nie powiedzie się i zostanie zgłoszony wyjątek `JMSCC5007`.

Informacje pokrewne

Zależności między właściwościami obiektów produktu IBM MQ classes for JMS

TRANSPORT

PROVIDERVERSION nieokreślona

Jeśli właściwość **PROVIDERVERSION** fabryki połączeń nie jest określona, klient JMS korzysta z algorytmu w celu określenia, który tryb operacji jest używany do nawiązywania połączenia z menedżerem kolejek. Fabryka połączeń, która została utworzona w przestrzeni nazw JNDI przy użyciu poprzedniej wersji produktu IBM MQ classes for JMS, przyjmuje nieokreśloną wartość, gdy fabryka połączeń jest używana z nową wersją produktu IBM MQ classes for JMS.


Jeśli właściwość **PROVIDERVERSION** nie jest określona, algorytm jest używany, gdy wywoływana jest metoda `createConnection`. Algorytm sprawdza pewną liczbę właściwości fabryki połączeń w celu określenia, czy wymagany jest tryb normalny dostawcy przesyłania komunikatów produktu IBM MQ,

tryb normalny z ograniczeniami lub tryb migracji dostawcy przesyłania komunikatów produktu IBM MQ . Tryb normalny jest zawsze podejmowany jako pierwszy, a następnie tryb normalny z ograniczeniami. Jeśli nie można nawiązać żadnego z tych typów połączeń, klient JMS rozłącza się z menedżerem kolejek, a następnie nawiązuje połączenie z menedżerem kolejek w celu podjęcia próby nawiązania połączenia z trybem migracji.

Sprawdzanie właściwości **BROKERVER**, **BROKERQMGR**, **PSMODE** i **BROKERCONQ**

Sprawdzanie wartości właściwości rozpoczyna się od właściwości **BROKERVER** , jak pokazano na [Rysunku 1](#).

Jeśli właściwość **BROKERVER** jest ustawiona na wartość V1, właściwość **TRANSPORT** jest sprawdzana obok, jak pokazano na [Rysunku 2](#). Jeśli jednak właściwość **BROKERVER** jest ustawiona na wartość V2, dodatkowe sprawdzenie przedstawione na [Rysunku 1](#) jest wykonywane przed sprawdzeniem właściwości **TRANSPORT** .



Rysunek 95. Nie określono właściwości **PROVIDERVERSION**

Jeśli właściwość **BROKERVER** jest ustawiona na wartość V2, aby możliwe było normalne połączenie trybu normalnego, właściwość **BROKERQMGR** musi mieć wartość blank. Ponadto atrybut **PSMODE** w menedżerze kolejek musi być ustawiony na wartość **ENABLED** lub kolejka sterująca brokera określona przez właściwość **BROKERCONQ** nie może być otwierana dla danych wyjściowych.

Jeśli wartości właściwości są ustawione zgodnie z wymaganiami dla normalnego połączenia w trybie normalnym, należy sprawdzić następnym przejściu do właściwości **TRANSPORT** , jak pokazano na [Rysunku 2](#).


Jeśli wartości właściwości nie są ustawione zgodnie z wymaganiami w przypadku normalnego połączenia w trybie normalnym, klient JMS rozłącza się z menedżerem kolejek, a następnie ponownie nawiązuje połączenie i utworzy połączenie w trybie migracji. Dzieje się tak w następujących przypadkach:

- Jeśli właściwość **BROKERQMGR** ma wartość blank , a atrybut **PSMODE** w menedżerze kolejek jest ustawiony na wartość **COMPAT** lub **DISABLED** , a kolejka sterująca brokera określona przez właściwość **BROKERCONQ** może zostać otwarta dla danych wyjściowych (to znaczy, **MQOPEN** dla danych wyjściowych powiedzie się).

- Jeśli właściwość **BROKERQMGR** określa nazwę kolejki.

Sprawdzanie właściwości **TRANSPORT** i poziomu komendy

Rysunek 2 przedstawia sprawdzenia, które są wykonywane dla właściwości **TRANSPORT** i poziomu komend menedżera kolejek.



Rysunek 96. Nieokreślona wartość **PROVIDERVERSION** (kontynuacja)

Połączenie w trybie normalnym jest tworzone w jednym z następujących przypadków:

- Właściwość **TRANSPORT** fabryki połączeń jest ustawiona na wartość **BINDINGS**, a menedżer kolejek ma poziom komendy 800 lub większy.
- Właściwość **TRANSPORT** jest ustawiona na wartość **CLIENT**, właściwość **SHARECNV** na kanale połączenia z serwerem ma wartość 1 lub większą, a menedżer kolejek ma poziom komendy równy 800 lub większy.

Jeśli menedżer kolejek ma poziom komendy 710 lub 750, tworzony jest tryb normalny z ograniczeniem połączenia z menedżerem kolejek.

Połączenie w trybie migracji jest również tworzone, jeśli właściwość **TRANSPORT** jest ustawiona na wartość **CLIENT**, a właściwość **SHARECNV** w kanale połączenia z serwerem ma wartość 0.

Informacje pokrewne

Zależności między właściwościami obiektów produktu IBM MQ classes for JMS

[ALTER QMGR \(atrybut PSMODE\)](#)

[BROKERCONQ](#)

[BROKERQMGR](#)

[BROKERVER](#)

[DEFINE CHANNEL \(właściwość SHARECNV\)](#)

[TRANSPORT](#)

Kiedy przestąpić ustawienie domyślne **PROVIDERVERSION**

Jeśli fabryka połączeń utworzona w przestrzeni nazw JNDI przy użyciu poprzedniej wersji produktu IBM MQ classes for JMS jest używana z nową wersją produktu IBM MQ classes for JMS, właściwość **PROVIDERVERSION** dla fabryki połączeń jest ustawiana na wartość domyślną **unspecified** (nieokreślona), a algorytm jest używany do określania, który tryb działania dostawcy przesyłania

komunikatów produktu IBM MQ jest używany. Istnieją jednak dwa przypadki, w których należy przestonić domyślny wybór dla właściwości **PROVIDERVERSION**, tak aby IBM MQ classes for JMS mógł działać poprawnie.

Uwaga: Tryb migracji opisany w tym temacie dotyczy migracji z produktu IBM WebSphere MQ 6.0 do produktu IBM WebSphere MQ 7.0. Nie ma zastosowania do migracji z późniejszych wersji.

Produkty IBM WebSphere MQ 6.0, WebSphere Application Server 6.0.xi WebSphere Message Broker 6 nie są obsługiwane, dlatego temat ten jest uwzględniany tylko w celach referencyjnych.

Jeśli właściwość **PROVIDERVERSION** jest ustawiona na wartość domyślną `unspecified` (nieokreślony), algorytm jest używany do określenia trybu działania, który ma być używany, zgodnie z opisem w sekcji [“PROVIDERVERSION nieokreślona” na stronie 686](#). Tego algorytmu nie można jednak używać w następujących dwóch scenariuszach.

1. Jeśli produkty WebSphere Message Broker i WebSphere Event Broker są w trybie zgodności, należy określić wartość właściwości **PROVIDERVERSION** dla WebSphere Message Broker i WebSphere Event Broker, aby działać poprawnie.
2. Jeśli używane są produkty WebSphere Application Server 6.0.1, WebSphere Application Server 6.0.2 lub WebSphere Application Server 6.1, fabryki połączeń są definiowane przy użyciu Konsoli administracyjnej serwera WebSphere Application Server.

W programie WebSphere Application Server wartość domyślna właściwości **BROKERVER** w fabryce połączeń to V2. Wartością domyślną dla właściwości **BROKERVER** dla fabryk połączeń tworzonych za pomocą narzędzia administracyjnego JMS **JMSAdmin** lub IBM MQ Explorer jest V1. Ta właściwość jest teraz nieokreślona w produkcie IBM MQ.

Jeśli właściwość **BROKERVER** jest ustawiona na wartość V2, ponieważ została ona utworzona przez produkt WebSphere Application Server lub fabryka połączeń została wcześniej użyta do publikowania/subskrybowania i ma istniejący menedżer kolejek, który ma zdefiniowaną właściwość **BROKERCONQ** (ponieważ została ona użyta wcześniej do przesyłania komunikatów w trybie publikowania/subskrypcji), używany jest tryb migracji dostawcy przesyłania komunikatów produktu IBM MQ.

Jeśli jednak aplikacja ma używać komunikacji typu każdy z każdym, a aplikacja korzysta z istniejącego menedżera kolejek, który kiedykolwiek był używany do publikowania/subskrybowania, a fabryka połączeń z produktem **BROKERVER** jest ustawiona na wartość 2, która jest ustawieniem domyślnym, jeśli fabryka połączeń została utworzona w produkcie WebSphere Application Server, używany jest tryb migracji dostawcy przesyłania komunikatów produktu IBM MQ. Użycie trybu migracji dostawcy przesyłania komunikatów produktu IBM MQ w tym przypadku nie jest konieczne. Zamiast tego należy użyć trybu normalnego dostawcy przesyłania komunikatów produktu IBM MQ. Do pracy w tym zakresie można użyć jednej z następujących metod:

- Ustaw wartość **BROKERVER** na 1 lub nieokreślona. Wybrana opcja zależy od aplikacji.
- Ustaw wartość **PROVIDERVERSION** na 8 lub 7, które są właściwościami niestandardowymi w programie WebSphere Application Server 6.1.

Alternatywnie można użyć właściwości konfiguracyjnej klienta lub zmodyfikować menedżer kolejek połączony w taki sposób, aby nie miał ustawionego zestawu właściwości **BROKERCONQ** ani nie nadał się do użycia w kolejce.

Konfigurowanie informacji o wersji dostawcy w produkcie WebSphere Application Server

Aby skonfigurować informacje o wersji dostawcy w produkcie WebSphere Application Server, można użyć Konsoli administracyjnej lub komend narzędzia `wsadmin`.

Procedura

Aby skonfigurować informacje o wersji dostawcy dla fabryki połączeń produktu IBM MQ lub obiektu specyfikacji aktywowania w produkcie WebSphere Application Server, należy zapoznać się z informacjami

w sekcji *Informacje pokrewne* w celu uzyskania dalszych informacji na temat dokumentacji produktu WebSphere Application Server .

Informacje pokrewne dotyczące produktu WebSphere Application Server 8.5.5

[Ustawienia fabryki połączeń dostawcy przesyłania komunikatów produktu IBM MQ](#)

Komenda **`createWMQConnectionFactory`**

[Ustawienia specyfikacji aktywowania dostawcy przesyłania komunikatów produktu IBM MQ](#)

Komenda **`createWMQActivationSpec`**

Informacje pokrewne dotyczące produktu WebSphere Application Server 8.0.0

[Ustawienia fabryki połączeń dostawcy przesyłania komunikatów produktu IBM MQ](#)

Komenda **`createWMQConnectionFactory`**

[Ustawienia specyfikacji aktywowania produktu IBM MQ](#)

Komenda **`createWMQActivationSpec`**

Informacje pokrewne dotyczące produktu WebSphere Application Server 7.0.0

[Ustawienia fabryki połączeń dostawcy przesyłania komunikatów produktu IBM MQ](#)

Komenda **`createWMQConnectionFactory`**

[Ustawienia specyfikacji aktywowania produktu IBM MQ](#)

Komenda **`createWMQActivationSpec`**

Usuwanie trwałych subskrypcji produktu WebSphere Application Server

Jeśli używany jest dostawca przesyłania komunikatów produktu IBM MQ z produktem WebSphere Application Server 7.0 i IBM MQ 8.0, trwałe subskrypcje utworzone przez aplikacje komponentu bean sterowane komunikatami powiązane ze specyfikacjami aktywowania nie są usuwane. Trwałe subskrypcje można usunąć przy użyciu programu narzędziowego wiersza komend IBM MQ Explorer lub IBM MQ .

Informacje o zadaniu

Aplikacja komponentu bean sterowana komunikatami, która usuwa trwałą subskrypcję, może być skonfigurowana tak, aby używała portu nasłuchiwania lub specyfikacji aktywowania, pod warunkiem że aplikacja jest uruchomiona w instancji produktu WebSphere Application Server 7.0 lub IBM MQ 8.0 korzystający z trybu normalnego dostawcy przesyłania komunikatów IBM MQ w celu nawiązania połączenia z produktem IBM MQ.

Jeśli aplikacja komponentu bean sterowanego komunikatami jest powiązana z portem nasłuchiwania, dostawca przesyłania komunikatów produktu IBM MQ tworzy trwałą subskrypcję dla aplikacji po raz pierwszy, gdy aplikacja jest uruchamiana. Subskrypcja trwała jest usuwana, gdy aplikacja komponentu bean sterowanego komunikatami jest deinstalowana z serwera aplikacji, a serwer aplikacji jest restartowany.

Aplikacja komponentu bean sterowana komunikatami, która jest powiązana ze specyfikacją aktywowania, działa w nieco inny sposób. Subskrypcja trwała jest tworzona dla aplikacji po raz pierwszy, gdy aplikacja jest uruchomiona. Jednak trwała subskrypcja nie jest usuwana po zdeinstalowaniu aplikacji i zrestartowaniu serwera aplikacji.

Może to prowadzić do szeregu trwałych subskrypcji, które pozostają w mechanizmie publikowania/subskrypcji produktu IBM MQ dla aplikacji, które nie są już zainstalowane w systemie WebSphere Application Server . Te subskrypcje są nazywane "subskrypcjami osierotnymi" i mogą prowadzić do problemów z menedżerem kolejek, gdy uruchomiony jest mechanizm publikowania/subskrypcji.

Gdy komunikat jest publikowany w temacie, mechanizm publikowania/subskrypcji produktu IBM MQ tworzy kopię tego komunikatu dla każdej trwałej subskrypcji zarejestrowanej w tym temacie i umieszczając ją w kolejce wewnętrznej. Aplikacje korzystające z tej trwałej subskrypcji pobierają i pobierają komunikat z tej kolejki wewnętrznej.

Jeśli aplikacja komponentu bean sterowanego komunikatami, która używała tej trwałej subskrypcji, nie jest już zainstalowana, kopie opublikowanych komunikatów dla aplikacji będą nadal wykonywane. Jednak

komunikaty te nigdy nie będą przetwarzane, co oznacza, że w kolejce wewnętrznej może znajdować się duża liczba komunikatów, które nigdy nie zostaną usunięte.

Zanim zaczniesz

Subskrypcje zarejestrowane w mechanizmie publikowania/subskrypcji produktu IBM MQ będą miały powiązaną nazwę subskrypcji.

Subskrypcje trwale utworzone przez dostawcę przesyłania komunikatów produktu WebSphere Application Server IBM MQ dla komponentów bean sterowanych komunikatami, które są powiązane ze specyfikacjami aktywowania, będą miały nazwę subskrypcji w następującym formacie:

```
JMS:queue manager name:client identifier:subscription name
```

gdzie:

Nazwa menedżera kolejek

Jest to nazwa menedżera kolejek produktu IBM MQ, na którym działa mechanizm publikowania/subskrypcji.

Identyfikator klienta

Jest to wartość właściwości ID klienta specyfikacji aktywowania, z którą powiązany jest komponent bean sterowany komunikatami.

Nazwa subskrypcji

Jest to wartość nazwy subskrypcji właściwości specyfikacji aktywowania dla specyfikacji aktywowania, która została skonfigurowana do użycia przez komponent bean sterowany komunikatami.

Załóżmy na przykład, że istnieje specyfikacja aktywowania, która została ustawiona w celu nawiązania połączenia z menedżerem kolejek testQM. Specyfikacja aktywowania ma następujące właściwości:

- ID klienta = testClientID
- Nazwa subskrypcji = durableSubscription1

Jeśli komponent bean sterowany komunikatami, który pobiera trwałą subskrypcję, jest powiązany z tą specyfikacją aktywowania, zostanie utworzona subskrypcja w mechanizmie publikowania/subskrypcji produktu IBM MQ w menedżerze kolejek testQM, który ma następującą nazwę subskrypcji:

- JMS:testQM:testClientID:durableSubscription1

Subskrypcje zarejestrowane w mechanizmie publikowania/subskrypcji produktu IBM MQ dla danego menedżera kolejek można wyświetlić w jeden z dwóch następujących sposobów:

- Pierwszą opcją jest użycie programu MQ Explorer. Gdy program MQ Explorer jest połączony z menedżerem kolejek używanym do pracy w trybie publikowania/subskrypcji, to lista subskrybentów zarejestrowanych obecnie w mechanizmie publikowania/subskrypcji może być wyświetlana, klikając pozycję IBM WebSphere MQ ->queue manager name-> Subscriptions w panelu nawigacyjnym.
- Innym sposobem wyświetlenia subskrypcji, które zostały zarejestrowane w mechanizmie publikowania/subskrypcji, jest użycie programu narzędziowego wiersza komend IBM MQ **runmqsc** i uruchomienie komendy **display sub**. W tym celu wprowadź wiersz komend, przejdź do katalogu *WebSphere MQ* bin i wprowadź następującą komendę, aby uruchomić program **runmqsc**:

```
- runmqsc queue manager name
```

Po uruchomieniu programu narzędziowego **runmqsc** wprowadź następującą komendę, aby wyświetlić listę wszystkich trwałych subskrypcji zarejestrowanych obecnie w mechanizmie publikowania/subskrypcji uruchomionym w menedżerze kolejek, z którym nawiązano połączenie z produktem **runmqsc**:

```
- display sub(*) durable
```

Aby sprawdzić, czy trwałe subskrypcje zarejestrowane w silnikach publikowania/subskrypcji są nadal aktywne:

1. Wygeneruj listę trwałych subskrypcji, które zostały zarejestrowane w mechanizmie publikowania/subskrypcji.
2. Dla każdej trwałej subskrypcji:
 - Sprawdź nazwę subskrypcji trwałego subskrybenta, a następnie zanotuj wartość *Identyfikator klienta* i wartość *nazwa subskrypcji*.
 - Zajrzyj do systemów WebSphere Application Server, które nawiązują połączenie z tym mechanizmem publikowania/subskrypcji. Sprawdź, czy istnieją zdefiniowane specyfikacje aktywowania, które mają właściwość *Identyfikator klienta*, która jest zgodna z wartością *identyfikatora klienta* i właściwością nazwy subskrypcji, która jest zgodna z nazwą subskrypcji *nazwa subskrypcji*.
 - Jeśli nie zostaną znalezione żadne specyfikacje aktywowania, które mają właściwości identyfikatora klienta i nazwy subskrypcji, które są zgodne z polami *identyfikatora klienta* i *nazwa subskrypcji* w nazwie subskrypcji produktu IBM MQ, to nie ma specyfikacji aktywowania przy użyciu tej trwałej subskrypcji. Subskrypcja trwała może zostać usunięta.
 - Jeśli istnieje zdefiniowana specyfikacja aktywowania zgodna z nazwą trwałej subskrypcji, wówczas należy sprawdzić, czy aplikacja komponentu bean sterowanego komunikatami jest zgodna z tą specyfikacją aktywowania. W tym celu:
 - Zanotuj nazwę JNDI dla specyfikacji aktywowania, która wyjęta trwałą subskrypcję, w której aktualnie przeglądane są dane.
 - Panel konfiguracyjny należy wprowadzić w Konsoli administracyjnej serwera WebSphere Application Server dla każdej zainstalowanej aplikacji komponentu bean sterowanego komunikatami.
 - Kliknij odsyłacz Powiązania programu nastuchującego komponentu bean sterowanego komunikatami na panelu Konfiguracja.
 - Zostanie wyświetlona tabela z informacjami na temat aplikacji komponentu bean sterowanego komunikatami. Jeśli przełącznik specyfikacji aktywowania jest wybrany w kolumnie Powiązania, a pole Nazwa JNDI zasobu docelowego zawiera nazwę JNDI dla specyfikacji aktywowania, która wywiązała się z trwałą subskrypcji, to subskrypcja jest nadal używana i nie można jej usunąć.
 - Jeśli nie można znaleźć aplikacji komponentów bean sterowanych komunikatami, które korzystają ze specyfikacji aktywowania, można usunąć subskrypcję trwałą.

Procedura

Once an "orphaned" durable subscription has been identified, it can be deleted using either the IBM MQ Explorer or the IBM MQ command line utility **runmqsc**.

Aby usunąć trwałą subskrypcję "osieroconymi" za pomocą IBM MQ Explorer:

1. Podświetl pozycję dla subskrypcji
2. Kliknij pozycję prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję **Usuń ...** z menu. Zostanie wyświetlone okno potwierdzenia.
3. Sprawdź, czy nazwa subskrypcji wyświetlana w oknie potwierdzenia jest poprawna, a następnie kliknij przycisk **Tak**.

Produkt IBM MQ Explorer usuwa teraz subskrypcję z mechanizmu publikowania/subskrypcji i czyści wszystkie powiązane z nim zasoby wewnętrzne (takie jak nieprzetworzone komunikaty opublikowane dla tematu, w którym zarejestrowano trwałą subskrypcję).

Aby usunąć trwałą subskrypcję "osieroconymi" za pomocą programu narzędziowego wiersza komend IBM MQ **runmqsc**, należy uruchomić komendę **delete sub** :

1. Otwórz sesję wiersza komend
2. Przejdź do katalogu *IBM MQ\bin*.

3. Wprowadź następującą komendę, aby uruchomić program **runmqsc**:

```
runmqsc queue manager name
```

4. Gdy program narzędziowy **runmqsc** został uruchomiony, wpisz:

```
delete sub(Subscription name)
```

gdzie *Nazwa subskrypcji* jest nazwą subskrypcji trwałej subskrypcji, która ma następującą postać:

- `JMS:queue manager name:client identifier:subscription name`

konfigurowanie Managed File Transfer

Po zakończeniu instalacji można skonfigurować opcje produktu Managed File Transfer .

Istnieje możliwość skorzystania z rozwiązań wysokiej dostępności produktu IBM MQ w celu zwiększenia odporności konfiguracji produktu Managed File Transfer . Jeśli agenty używają replikowanych menedżerów kolejek danych (RDQMs), należy skonfigurować je tak, aby korzystały z opcji sieciowej adresu IP. Oznacza to, że agenty używają tego samego adresu IP do komunikowania się z jedną z trzech instancji RDQM, która jest obecnie uruchomiona i automatycznie ponownie nawiąże połączenie przy przełączeniu awaryjnym (patrz sekcja [Wysoka dostępność RDQM](#) oraz [Tworzenie i usuwanie zmiennego adresu IP](#)). Jeśli używane jest rozwiązanie menedżera kolejek z wieloma instancjami, aplikacje używają innego adresu IP do komunikowania się z każdą instancją, która jest obsługiwana przez ponowne połączenie klienta przy przełączeniu awaryjnym (patrz sekcja [Menedżery kolejek z wieloma instancjami](#) oraz [ponowne połączenie kanału i klienta](#)).

Pojęcia pokrewne

[Porady i wskazówki dotyczące korzystania z produktu Managed File Transfer](#)

Zadania pokrewne

[Monitorowanie zasobów produktu MFT](#)

[Dostosowywanie programu MFT z programami wyjściami użytkownika](#)

[Konfigurowanie pliku MQMFTCredentials.xml](#)

[zabezpieczanie Managed File Transfer](#)

[Określanie programów do uruchomienia za pomocą programu MFT](#)

[Rozwiązywanie problemów Managed File Transfer](#)

[administrowanie Managed File Transfer](#)

Odsyłacze pokrewne

[Komendy MFT](#)

[Plik MFTagent.properties](#)

[Odtwarzanie i restartowanie produktu MFT](#)

Opcje konfiguracji produktu MFT na platformach Multiplatforms

Produkt Managed File Transfer udostępnia zestaw plików właściwości, które zawierają kluczowe informacje na temat konfiguracji użytkownika i są wymagane do wykonania operacji. Te pliki właściwości znajdują się w katalogu konfiguracji, który został zdefiniowany podczas instalowania produktu.

Użytkownik może mieć wiele zestawów opcji konfiguracyjnych, każdy zestaw opcji konfiguracyjnych zawiera zestaw katalogów i plików właściwości. Wartości zdefiniowane w tych plikach właściwości są używane jako parametry domyślne dla wszystkich komend produktu Managed File Transfer , chyba że w wierszu komend zostanie jawnie określona inna wartość.

Aby zmienić domyślny zestaw opcji konfiguracyjnych, które są używane, można użyć komendy **fteChangeDefaultConfigurationOptions** . Aby zmienić zestaw opcji konfiguracyjnych, które są używane dla pojedynczej komendy, można użyć parametru **-p** z dowolną komendą Managed File Transfer .

Nazwą zestawu opcji konfiguracyjnych jest nazwa menedżera kolejek koordynacji. Zaleca się, aby nie było to zmieniane. Jednak istnieje możliwość zmiany nazwy zestawu opcji konfiguracyjnych, ale należy zmienić nazwę katalogów `config` i `logs`. W poniższych przykładach nazwa zestawu opcji konfiguracyjnych jest reprezentowana jako *nazwa_menedżera_kolejek*.

Struktura katalogów opcji konfiguracji

Podczas konfigurowania produktu, katalogi i pliki właściwości są tworzone w następującej strukturze w katalogu konfiguracyjnym. Te katalogi i pliki właściwości można również zmieniać za pomocą następujących komend: **fteSetupCoordination**, **fteSetupCommands**, **fteChangeDefaultConfiguration** i **fteCreateAgent**.

```
MQ_DATA_PATH/mqft/  
  config/  
    coordination_qmgr_name/  
      coordination.properties  
      command.properties  
      agents/  
        agent_name/  
          agent.properties  
          exits  
      loggers/  
        logger_name  
          logger.properties  
  installations/  
    installation_name/  
      installation.properties
```

Katalog *coordination_qmgr_name* jest katalogiem opcji konfiguracyjnych. W katalogu konfiguracji może znajdować się więcej niż jeden katalog opcji konfiguracyjnych. Katalog *agent_name* jest katalogiem agenta. Oprócz tego, że zawiera plik `agent.properties`, katalog ten zawiera katalog `exits`, który jest domyślnym położeniem dla procedur obsługi wyjścia użytkownika oraz różnych plików XML generowanych przez komendy **fteCreateBridgeAgent** i **fteCreateCDAgent**. W katalogu `agents` w zestawie opcji konfiguracyjnych może znajdować się więcej niż jeden katalog agenta.

pliki właściwości

installation.properties

Plik `installation.properties` określa nazwę domyślnego zestawu opcji konfiguracyjnych. Ten wpis wskazuje Managed File Transfer do ustrukturyzowanego zestawu katalogów i plików właściwości, które zawierają konfigurację, która ma być używana. Zwykle nazwą zestawu opcji konfiguracyjnych jest nazwa powiązanego menedżera kolejek koordynacji. Więcej informacji na temat pliku `installation.properties` zawiera sekcja [Plik MFT installation.properties](#).

coordination.properties

Plik `coordination.properties` określa szczegóły połączenia z menedżerem kolejek koordynacji. Ponieważ kilka instalacji produktu Managed File Transfer może współużytkować ten sam menedżer kolejek koordynacji, można użyć dowiązania symbolicznego do wspólnego pliku `coordination.properties` na dysku współużytkowanym. Więcej informacji na temat pliku `coordination.properties` znajduje się w sekcji [Plik MFT coordination.properties](#).

command.properties

Plik MFT `command.properties` określa menedżer kolejek komend, z którym ma zostać nawiązane połączenie podczas wydawania komend, oraz informacji wymaganych przez produkt Managed File Transfer do nawiązania kontaktu z menedżerem kolejek. Więcej informacji na temat pliku `command.properties` zawiera sekcja [Plik MFT command.properties](#).

agent.properties

Każdy Managed File Transfer Agent ma własny plik właściwości `agent.properties`, który musi zawierać informacje używane przez agenta do łączenia się z jego menedżerem kolejek. Plik `agent.properties` może również zawierać właściwości, które zmieniają zachowanie agenta. Więcej informacji na temat pliku `agent.properties` zawiera sekcja [Plik MFT agent.properties](#).

logger.properties

Plik `logger.properties` określa właściwości konfiguracji dla programów rejestrujących. Więcej informacji na temat pliku `logger.properties` zawiera sekcja [Właściwości konfiguracyjne programu rejestrującego produktu MFT](#).

Pliki właściwości i strony kodowe

Treść wszystkich plików właściwości produktu Managed File Transfer musi pozostać w języku angielskim (Stany Zjednoczone) ze względu na ograniczenie produktu Java. Jeśli pliki właściwości są edytowane w systemie w języku angielskim innym niż Stany Zjednoczone, konieczne jest użycie sekwencji o zmienionym znaczeniu Unicode.

z/OS

Opcje konfiguracji produktu MFT w systemie z/OS

Opcje konfiguracji Managed File Transfer w systemie z/OS są takie same, jak opcje dla platform rozproszonych.

Więcej informacji na temat opcji konfiguracyjnych w systemie [Wiele platform](#) zawiera sekcja [“Opcje konfiguracji produktu MFT na platformach Multiplatforms”](#) na stronie 693.

W systemie z/OS położenie konfiguracji jest definiowane przez zmienną środowiskową `BFG_DATA`. Jeśli konfiguracja nie istnieje już w katalogu usług systemowych UNIX, do którego odwołuje się `BFG_DATA`, skrypt `BFGCUSTOM JCL` zestawu danych biblioteki PDSE komendy MFT generuje zadania wymagane do utworzenia konfiguracji. Następnie konfiguracja jest tworzona podczas uruchamiania wygenerowanych zadań. Tworzenie konfiguracji opiera się na danych `BFG_DATA` odwołujących się do istniejącego katalogu, który jest dostępny.

Konfigurację można również tworzyć i obsługiwać za pomocą tych samych komend produktu **fte**, które są dostępne zarówno na platformach Multiplatforms, jak i w produkcie z/OS. Listę komend produktu **fte** można znaleźć w sekcji [Komendy MFT](#).

Windows

Linux

V 9.1.0

Konfigurowanie Redistributable Managed File

Transfer Agent

Produkt Redistributable Managed File Transfer Agent można skonfigurować w taki sposób, aby łączył się z istniejącą infrastrukturą produktu IBM MQ i umożliwić użytkownikom przesyłanie plików bez konieczności instalowania produktu IBM MQ w celu uzyskania funkcjonalności produktu Managed File Transfer.

Zanim rozpoczniesz

Informacje na temat warunków licencji redystrybucyjnych dla produktu Redistributable Managed File Transfer Agent zawiera sekcja [IBM MQ Redistributable Components](#) (Komponenty podlegające redystrybucji).

Produkt Redistributable Managed File Transfer Agent udostępnia funkcje produktu Managed File Transfer z następującymi wyjątkami:

- W trybie powiązań połączenie z menedżerami kolejek koordynacji, komend i agentów nie jest obsługiwane. Należy użyć połączenia z trybem klienta. Podczas wydawania komend należy podać parametry, które są opcjonalne, jeśli używany jest produkt Managed File Transfer zainstalowany jako część produktu IBM MQ: host menedżera kolejek, port, nazwa i nazwa kanału.
- Następujące komendy nie są uwzględniane:
 - `fteCreateCDAgent.cmd`
 - `fteCreateLogger.cmd`
 - `fteDeleteLogger.cmd`
 - `fteMigrateLogger.cmd`
 - `fteSetLoggerTraceLevel.cmd`

- fteShowLoggerDetails.cmd
- fteStartLogger.cmd
- fteStopLogger.cmd

Pełna lista dostępnych komend znajduje się w sekcji [Zainstalowane zestawy komend MFT](#).

- Brak obsługi Managed File TransferConnect:Direct.
- IBM MQ Explorer nie jest uwzględniany.

Windows Aby można było używać produktu Redistributable Managed File Transfer Agent, należy zainstalować w systemie następujące biblioteki produktu Microsoft :

- Microsoft Visual C++ Redistributable 2008
- Microsoft Visual C++ Redistributable 2012

Biblioteki te są dostępne w produkcie Microsoft. Patrz [Najnowsze obsługiwane pliki do pobrania Visual C++](#).

Uwaga: Produkt Advanced Message Security nie jest obsługiwany w produkcie Redistributable Managed File Transfer package.

O tym zadaniu

Opcjonalnie można pobrać i skonfigurować Redistributable Managed File Transfer Agent , aby połączyć się z istniejącą infrastrukturą IBM MQ , aby umożliwić użytkownikom przesyłanie plików między ich środowiskiem lokalnym a istniejącą infrastrukturą IBM MQ bez konieczności instalowania produktu IBM MQ. Aby pobrać i wyodrębnić Redistributable Managed File Transfer Agent, wykonaj następujące kroki:

Procedura

1. Pobierz pakiet [IBM MQ redistributable Managed File Transfer Agents package](#) z Fix Central.

a) Wybierz pakiet dla używanego systemu operacyjnego:

Nazwy plików archiwum lub .zip zawierają opis zawartości pliku i równoważnych poziomów konserwacyjnych.

V 9.1.0 Na przykład w przypadku systemu IBM MQ 9.1.0 nazwy plików są następujące:

- **Windows** 9.1.0.0-IBM-MQFA-Redist-Win64
- **Linux** 9.1.0.0-IBM-MQFA-Redist-LinuxX64
- **Linux** 9.1.0.0-IBM-MQFA-Redist-LinuxS390X
- **Linux** 9.1.0.0-IBM-MQFA-Redist-LinuxPPC64LE

b) Zidentyfikuj katalog, w którym ma zostać wyodrębnienie pakietu, na przykład:

- **Windows** C:\MFTZ
- **Linux** /home/MFTZ

2. Wyodrębnij zawartość pobranego pakietu:

- **Windows** W systemie Windows do wyodrębnienia należy użyć narzędzi programu Windows Explorer.
- **Linux** W systemie Linux wyodrębnij i rozpakuj w następujący sposób:

```
gunzip 9.0.1.0-IBM-MQFA-Redist-LinuxX64.tar.gz
```

a następnie

```
tar xvf 9.0.1.0-IBM-MQFA-Redist-LinuxX64.tar
```

Tworzone są następujące katalogi:

- **Windows** **Linux** bin: zawiera wszystkie wymagane komendy produktu MFT .
- **Windows** bin64: zawiera wymagane biblioteki, które są niezbędne do obsługi 64-bitowego systemu operacyjnego Windows
- **Windows** **Linux** java: zawiera biblioteki JRE IBM i IBM MQ .
- **Windows** **Linux** licenses: zawiera pliki licencji
- **Windows** **Linux** mqft: zawiera katalogi ant i lib , które są wymagane do obsługi Ant oraz do obsługi podstawowej funkcji MFT .
- **Windows** **Linux** swtag: zawiera plik swidtag , który jest wymagany przez menedżery licencji do identyfikowania instalacji na komputerze.

Co dalej

Użytkownik jest gotowy do skonfigurowania agenta MFT . Więcej informacji na temat kolejnych kroków zawiera sekcja [“Tworzenie początkowej konfiguracji dla Redistributable Managed File Transfer Agent”](#) na stronie 697.

Pojęcia pokrewne

[Możliwe błędy podczas konfigurowania agenta MFT \(Redistributable\)](#)

Windows **Linux** **V 9.1.0** Tworzenie początkowej konfiguracji dla Redistributable Managed File Transfer Agent

Produkt Managed File Transfer Agent można skonfigurować w taki sposób, aby łączył się z istniejącą konfiguracją produktu IBM MQ .

Zanim rozpoczniesz

Należy się upewnić, że treść pakietu Redistributable Managed File Transfer Agent jest pobierana i wyodrębniana. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [“Konfigurowanie Redistributable Managed File Transfer Agent”](#) na stronie 695.

O tym zadaniu

Najpierw należy utworzyć środowisko, które jest wymagane przez produkt Redistributable Managed File Transfer Agent . Następnie można skonfigurować połączenia z menedżerem kolejek uruchomionym na serwerze IBM MQ , a następnie skonfigurować agenta i menedżera kolejek agenta przed uruchomieniem i sprawdzeniem agenta.

Procedura

1. Utwórz środowisko dla Redistributable Managed File Transfer Agent.

Po uruchomieniu komendy **fteCreateEnvironment** tworzony jest katalog danych MFT z informacjami konfiguracyjnymi dla agentów MFT . Upewnij się, że znajdujesz się w katalogu bin , który został utworzony podczas wyodrębniania pobranego komponentu redystrybucyjnego agenta MFT . Uruchom następującą komendę:

- **Windows**

```
fteCreateEnvironment.cmd -d datapath location
```

- **Linux**


```
./fteCreateEnvironment -d datapath location
```

Ta komenda wymaga następujących parametrów opcjonalnych:

-d

Ten parametr określa położenie ścieżki danych, w której jest tworzona, przechowywana i konserwowana konfiguracja produktu MFT . Jeśli **fteCreateEnvironment** zostanie uruchomione bez określania położenia danych, katalog mftdata zostanie utworzony w miejscu, w którym wyodrębniono Redistributable Managed File Transfer Agent .

Uwaga: Jeśli agent podlegający redystrybucji zostanie uruchomiony jako usługa Windows, wówczas należy ustawić zmienną środowiskową **BFG_DATA** w środowisku systemowym, aby usługa mogła zadziałać.

V 9.1.2 -n nazwa instalacji

Ten parametr jest używany do określania nazwy instalacji produktu IBM MQ lub unikalnej nazwy.

Przykładami sytuacji, w których można użyć tego parametru, są:

- Aby szybko przetestować nową funkcję lub funkcję, korzystając z pakietu redystrybucyjnego z istniejącą konfiguracją, w której agenty zostały skonfigurowane do łączenia się z menedżerem kolejek tylko w trybie klientów. (Należy pamiętać, że ten parametr nie ma zastosowania do żadnego agenta skonfigurowanego połączenia z menedżerem kolejek w trybie powiązań).
- W przypadku migracji ze standardowej instalacji produktu Managed File Transfer do pakietu Redistributable Managed File Transfer Agent należy użyć tej samej konfiguracji, co ta, która została utworzona przez instalację standardową. Jest to przypadek, w którym zainstalowano standard Managed File Transfer , ale łączy się on z menedżerem kolejek agenta działającym na innym komputerze.

Domyślną nazwą instalacji jest **BFG_INSTALLATION_NAME**.

Więcej informacji na temat komendy **fteCreateEnvironment** można znaleźć w sekcji [fteCreateEnvironment \(konfigurowanie środowiska dla produktu Redistributable Managed File Transfer Agent\)](#).

Można również ustawić zmienną środowiskową **BFG_DATA** , podając położenie ścieżki danych:

```
BFG_DATA=Datapath location
```

Przed utworzeniem, uruchomieniem i zatrzymaniem agenta lub innymi komendami należy się upewnić, że zmienna **BFG_DATA** jest ustawiona na poprawne położenie ścieżki danych.

2. Skonfiguruj połączenie IBM MQ .

a) Skonfiguruj koordynacyjny menedżer kolejek za pomocą komendy **fteSetupCoordination** .

Komenda **fteSetupCoordination** tworzy zestaw, który jest wymagany w przypadku menedżerów kolejek koordynacji i katalogów, które są wymagane do dalszej konfiguracji. Produkt Redistributable Managed File Transfer Agent działa w trybie klienta, dlatego należy podać dodatkowe parametry za pomocą tej komendy, aby uniknąć błędów, ponieważ tryb powiązań nie jest obsługiwany.

```
fteSetupCoordination -coordinationQMgr PRMFTDEM02  
-coordinationQMgrHost 9.121.59.233 -coordinationQMgrPort 3002  
-coordinationQMgrChannel SYSTEM.DEF.SVRCONN
```

Więcej szczegółowych informacji i kroków dotyczących używania komendy **fteSetupCoordination** można znaleźć w sekcji [fteSetupCoordination\(Koordynacja fteSetup\)](#). Więcej informacji na temat konfigurowania menedżera kolejek koordynacji zawiera sekcja ["Konfigurowanie menedżera kolejek koordynacji dla produktu MFT"](#) na stronie 736.

b) Utwórz i skonfiguruj menedżer kolejek komend:

```
fteSetupCommands -p PRMFTDEM02 -connectionQMgrHost 9.121.59.233
                  -connectionQMgrPort 3002 -connectionQMgrChannel SYSTEM.DEF.SVRCONN
                  -connectionQMgr PRMFTDEM02 -f
```

Więcej szczegółowych informacji i czynności związanych z użyciem komendy **fteSetupCommands** zawiera sekcja [fteSetupKomendy: utwórz plik MFT command.properties](#).

3. Utwórz definicję agenta MFT dla punktu końcowego.

```
fteCreateAgent -p PRMFTDEM02 -agentQMgrHost 9.121.59.233
               -agentQMgrPort 3002 -agentQMgrChannel SYSTEM.DEF.SVRCONN
               -agentName AGENT.TRI.BANK -agentQMgr PRMFTDEM02 -f
```

Więcej informacji na temat używania komendy **fteCreateAgent** do konfigurowania agenta i menedżera kolejek agenta można znaleźć w sekcji [fteCreateAgent](#).

W krokach “2” na stronie 698 i “3” na stronie 699 dla każdego agenta tworzone są definicje kolejek i tematów w menedżerze kolejek agenta.

4. Uruchom agenta, a użytkownik jest gotowy do przesyłania plików.

```
fteStartAgent -p PRMFTDEM02 AGENT.TRI.BANK
```

Status agenta można sprawdzić, uruchamiając następującą komendę:

```
ftelistAgents
```

Więcej informacji na temat korzystania z komendy **ftelistAgents** zawiera sekcja [ftelistAgents](#).

Pojęcia pokrewne

“konfigurowanie Managed File Transfer” na stronie 693

Po zakończeniu instalacji można skonfigurować opcje produktu Managed File Transfer .

“Opcje konfiguracji produktu MFT na platformach Multiplatforms” na stronie 693

Produkt Managed File Transfer udostępnia zestaw plików właściwości, które zawierają kluczowe informacje na temat konfiguracji użytkownika i są wymagane do wykonania operacji. Te pliki właściwości znajdują się w katalogu konfiguracji, który został zdefiniowany podczas instalowania produktu.

Odsyłacze pokrewne

fteCreateTransfer: [uruchomienie nowego przesyłania plików](#)

Tworzenie zestawu danych komend agenta lub programu rejestrującego produktu MFT


Zestaw danych PDSE komend można utworzyć z zestawu danych szablonu komendy Managed File Transfer dla konkretnej Managed File Transfer Agent lub Managed File Transfer Logger dla konkretnej koordynacji.

O tym zadaniu

Wykonaj następujące czynności:

Procedura

1. Utwórz kopię zestawu danych biblioteki PDSE szablonu komendy MFT SBFGCMD5.

 Zestaw SBFGCMD5 musi zostać skopiowany do nowej biblioteki, na przykład *prefix.agent.JCL_*. Można użyć zaktualizowanej wersji elementu SBFGCMD5 (BFGCOPY) z następującymi wymiennikami:

- Zastąp symbol *++supplied-library++* pełną nazwą PDSE SBFGCMD5.

- **z/OS** Zastąp symbol `++ service-library ++` pełną nazwą nowego zestawu danych biblioteki PDSE komendy MFT . Parametr `++ service-library ++` jest wyjściowym zestawem danych dla tworzonoego agenta lub usługi programu rejestrującego.
2. W przypadku nowego zestawu danych biblioteki PDSE komendy MFT należy zmodyfikować element BFGCUSTM, który jest skryptem JCL w celu dostosowania komend dla agenta lub programu rejestrującego. Każda zmienna jest określona w formacie: `++ nazwa zmiennej ++`, która musi zostać zastąpiona przez wymaganą wartość. Opis różnych zmiennych JCL znajduje się w sekcji [“Zmienne JCL programu z/OS”](#) na stronie 712. Instrukcja BFGSTDIN DD definiuje zmienne w trzech kategoriach: Zmienne, Właściwości i Środowisko. Instrukcja ma następujący format:

```
[Variables]
variable1=value1
variable2=value2
....
variableN=valueN
[Properties]
property1=property value1
property2=property value2
...
propertyN=property valueN
[Environment]
custom_variable1=value1
custom_variable2=value2
....
custom_variableN=valueN
```

Zmienne definiują zestaw zmiennych konfiguracyjnych i zmiennych środowiskowych, które są wymagane dla każdej komendy.

Właściwości definiują przestąpienia dla właściwości konfiguracyjnych produktu MFT . Można dodać właściwości agenta i programu rejestrującego zgodnie z wymaganiami, aby dostosować agenta lub program rejestrujący dla środowiska. Listę wszystkich właściwości można znaleźć w sekcji [“Pliki właściwości konfiguracyjnych”](#) na stronie 725. Ta funkcja jest udostępniana w celu zachowania konieczności uzyskiwania dostępu do plików właściwości konfiguracyjnych produktu MFT , które są przechowywane jako pliki usług systemowych produktu UNIX .

Środowisko definiuje dowolne wymagane niestandardowe zmienne środowiskowe.

3. Wprowadź zadanie BFGCUSTM dla nowego zestawu danych biblioteki PDSE komendy MFT . To zadanie generuje zestaw komend JCL, jako nowych elementów PDSE, odpowiednich dla agenta lub programu rejestrującego. Pełną listę komend można znaleźć w sekcji [“Skrypty JCL komend agenta i programu rejestrującego produktu z/OS”](#) na stronie 717.

Zadanie BFGCUSTM aktualizuje bibliotekę zawierającą JCL, która zawiera instrukcję DD z DISP=OLD. Należy wyjść z edytora po wystąpieniu, aby umożliwić wykonanie zadania.

Sprawdź protokół zadania wyjściowego, aby sprawdzić, czy skrypt JCL został pomyślnie uruchomiony. Jeśli wystąpiły błędy, popraw je i ponownie wprowadź zadanie BFGCUSTM.

Skrypt BFGCUSTM JCL aktualizuje również pliki właściwości konfiguracji UNIX System Services MFT w razie potrzeby, aby zachować pliki w kroku. Jeśli konfiguracja zdefiniowana przez właściwość CoordinationQMGr nie istnieje, komunikaty ostrzegawcze są wyprowadzane i należy uruchomić wygenerowane zadania BFGCFGR i BFGCMCR w celu utworzenia plików właściwości konfiguracyjnych. Należy uruchomić BFGAGCR dla agenta, a BFGGCRS dla edycji programu rejestrującego. Jeśli podana konfiguracja już istnieje, konfiguracja zostanie zaktualizowana o wszystkie właściwości zgodnie z definicją w skrypcie JCL BFTCUSTM.

Pojęcia pokrewne

[“Opcje konfiguracji produktu MFT w systemie z/OS”](#) na stronie 695

Opcje konfiguracji Managed File Transfer w systemie z/OS są takie same, jak opcje dla platform rozproszonych.

Zadania pokrewne

[“Aktualizowanie istniejącego zestawu danych komend agenta MFT lub programu rejestrującego w systemie z/OS”](#) na stronie 711

Można zaktualizować zestaw danych biblioteki PDSE komendy Managed File Transfer , który jest tworzony na podstawie zestawu danych szablonu komendy Managed File Transfer .

z/OS

Konfigurowanie produktu Managed File Transfer for z/OS

Produkt Managed File Transfer for z/OS wymaga dostosowania, aby komponent mógł działać poprawnie.

O tym zadaniu

Należy wykonać następujące czynności:

1. Edytuj element PDSE w celu określenia danych konfiguracyjnych
2. Zdefiniuj menedżer kolejek koordynacji.
3. Definiowanie menedżera kolejek komend
4. Skonfiguruj jeden lub kilka agentów
5. Opcjonalnie: skonfiguruj zadanie programu rejestrującego w celu zapisania danych w programie Db2 .

Kolejność czynności, które należy wykonać, jest szczegółowo opisane w poniższych tematach.

Pojęcia pokrewne

[“Przeglądanie konfiguracji produktu MFT” na stronie 701](#)

Przed rozpoczęciem należy zapoznać się z konfiguracją systemu.

Zadania pokrewne

[Instalowanie produktu Managed File Transfer for z/OS](#)

z/OS

Przeglądanie konfiguracji produktu MFT

Przed rozpoczęciem należy zapoznać się z konfiguracją systemu.

Managed File Transfer (MFT) wymaga, aby jeden lub więcej menedżerów kolejek działało w następujących rolach dla każdej zdefiniowanej konfiguracji MFT:

- Menedżer kolejek koordynacji, który przechowuje informacje o statusie każdego agenta w konfiguracji opublikowanej w temacie dotyczącym koordynatora.
- Jedna lub większa liczba menedżerów kolejek komend lub połączeń, które działają jako punkt wejścia do sieci IBM MQ dla komend MFT.
- Jeden lub kilka menedżerów kolejek agenta, które udostępniają komunikację między agentem MFT a siecią produktu IBM MQ .

Każda z powyższych ról może być wykonywana przez osobny menedżer kolejek lub można połączyć role, tak aby w najprostszej konfiguracji wszystkie role były wykonywane przez pojedynczego menedżera kolejek.

Jeśli menedżer kolejek produktu z/OS jest dodawany do istniejącego środowiska MFT, należy zdefiniować połączenia między menedżerem kolejek produktu z/OS i innymi menedżerami kolejek w konfiguracji. Można to osiągnąć za pomocą ręcznie zdefiniowanych kolejek transmisji lub za pomocą technologii klastrowej.

Każdy agent MFT komunikuje się z jednym menedżerem kolejek. Jeśli wiele agentów komunikują się z tym samym menedżerem kolejek, menedżer kolejek agenta będzie miał wiele zdefiniowanych kolejek dla każdego agenta:

- SYSTEM.FTE.COMMAND.*nazwa_agenta*
- SYSTEM.FTE.DATA.*nazwa_agenta*
- SYSTEM.FTE.REPLY.*nazwa_agenta*
- SYSTEM.FTE.STATE.*nazwa_agenta*
- SYSTEM.FTE.EVENT.*nazwa_agenta*
- SYSTEM.FTE.AUTHAGT1.*nazwa_agenta*

- SYSTEM.FTE.AUTHTRN1.nazwa_agenta
- SYSTEM.FTE.AUTHOPS1.nazwa_agenta
- SYSTEM.FTE.AUTHSCH1.nazwa_agenta
- SYSTEM.FTE.AUTHMON1.nazwa_agenta
- SYSTEM.FTE.AUTHADM1.nazwa_agenta

Należy pamiętać, że można zdefiniować ogólne profile zabezpieczeń, w których używany jest profil, taki jak SYSTEM.FTE.COMMAND.*, lub zdefiniować konkretne profile dla każdego agenta.

Pojęcia pokrewne

“Zanim rozpoczniesz” na stronie 702

Konfiguracja produktu Managed File Transfer (MFT) używa plików w zestawach danych usług systemowych (USS) i PDSE produktu UNIX.

Zanim rozpoczniesz

Konfiguracja produktu Managed File Transfer (MFT) używa plików w zestawach danych usług systemowych (USS) i PDSE produktu UNIX.

Większość konfiguracji i operacji jest wykonywana za pomocą JCL z PDSE, a użytkownik musi być zaznajomiony z pracą w środowisku USS.

Dostęp do OMVS można uzyskać z poziomu ISPF lub za pomocą sesji typu Telnet za pomocą komend na stacji roboczej, na przykład Telnet Putty lub SSH.

Jeśli używany jest program OMVS z poziomu ISPF, można użyć standardowego edytora ISPF i przeglądarki komend **oedit** i **obrowse**.

Konieczne jest zapoznanie się z następującymi komendami USS

<i>Tabela 41. Wspólne komendy usług systemowych produktu UNIX</i>	
Komenda	Funkcja
chmod xxx ścieżka	Zmień prawa dostępu do plików.
df -k ścieżka	Raportuje, ile wolnego miejsca pozostaje w systemie plików. Program -k zgłasza wolne miejsce w kilobajtach.
du -kt ścieżka	Raportuje wielkości katalogów w ścieżce. Wielkość zgłoszona w KB.
find path -name xxx	Wyszukaj plik o nazwie xxxx w katalogu ścieżki. W xxx jest rozróżniana wielkość liter i może to być *zzz.
ls -ltrd katalog	Wyświetla informacje o podanym katalogu, a nie o plikach znajdujących się w katalogu.
ls -ltr ścieżka	Wyświetla informacje na temat plików znajdujących się w ścieżce.
obrowse nazwa_pliku	Przeglądaj nazwę pliku.
Edytuj nazwę pliku	Edytuj plik w OMVS.

Przejrzyj elementy w poniższej tabeli i wypełniaj tabelę odpowiednimi pozycjami dla przedsiębiorstwa. Te wartości są potrzebne podczas edytowania elementu BFGCUSTM.

Tabela 42. Parametry wymagane dla elementu BFGCUSTM

Nazwa	Przykładowe dane	Komentarze
ADMIN_JOB1		Karta pracy. Wszystkie zadania są generowane z tą samą kartą JCL.
armELEMENT	Jeśli ARM jest używany, należy użyć wartości ELEMENT ARM określonej w strategii ARM dla tego agenta lub programu rejestrującego. Jeśli ARM nie jest używane, ustaw ten parametr na pusty, na przykład: armELEMENT=	
armELEMENTYPE	Jeśli ARM jest używany, należy użyć parametru ELEMENTYPE ARM określonego w strategii ARM. Na przykład: armELEMENTYPE= SYSBFGAG dla agenta lub armELEMENTYPE= SYSBFLG dla programu rejestrującego. Jeśli ARM nie jest używane, ustaw ten parametr na pusty, na przykład: armELEMENTYPE=	
BFG_DANE		Uzupeln w razie potrzeby
Bfg_group_name	MQM	
BFG_JAVA_HOME	/java/java71_bit64_GA/J7.1_64/	
Właściwość_maszyny_JVM		Uzupeln w razie potrzeby
PROW BFG_PROD	/var/ibm/wmqmft	
BFG_WTO	YES	Aby uzyskać komunikat MFT w dzienniku syslog.
CLEAN_AGENT_PROPS	-trs	Ten parametr określa opcje, które będą używane do czyszczenia agenta po uruchomieniu elementu BFGAGCL. Więcej informacji na temat poprawnych wartości dla tego parametru zawiera sekcja fteCleanAgent: czyszczenie agenta MFT .
coordinationQMgr	MQPV	Konfiguracja obowiązkowa
CREDENTIAL_PATH		Używane w migracji
Db2_HLQ	SYS2.Db2.V10	
DB_PROPS_PATH		Używane w migracji
FTE_CONFIG		Używane w migracji
JOBCARD1		Jest to karta pracy dla długotrwałych zadań, agentów i programów rejestrujących.

Tabela 42. Parametry wymagane dla elementu BFGCUSTM (kontynuacja)		
Nazwa	Przykładowe dane	Komentarze
LIBRARY	SCEN.FTE.JCL	Nazwa PDSE MFT. Dla każdego zadania agenta lub programu rejestrującego wymagana jest kopia.
MQ_HLQ	Kwalifikator wysokiego poziomu dla zestawów danych IBM MQ . Na przykład: MQM.V915	
MQ_LANG	E	
Zmienna MQ_PATH	/mqm/V9R1M5	
NAZWA	AGENT1	
KLASA OUTPUT_CLASS	*	
PATH	bin:/usr/bin:/usr/sbin	
productId	MFT	Ten parametr jest używany do ustawiania typu produktu, dla którego ma być rejestrowana składnia produktu Managed File Transfer . Więcej informacji na temat poprawnych wartości dla tego parametru zawiera sekcja fteSetProductId: ustawianie identyfikatora produktu rejestrowania SCRT produktu z/OS.
QMGR	MQPV	
TYP_USŁUGI	AGENT lub LOGGER	
TMPDIR	/tmp	Odczytaj i zapisz ścieżkę USS dla plików tymczasowych.

Ponadto w razie potrzeby należy zapoznać się z następującymi zmiennymi i wartościami podaży:

- Host coordinationQMgr
- Port coordinationQMgrPort =
- coordinationQMgr=
- connectionQMgr=
- connectionQMgrHost =
- connectionQMgrPort =
- connectionQMgrKanał =

Te właściwości są wspólne dla agenta AGENT lub LOGGER.

Uwaga: Host, port i kanał są wymagane dla połączenia klienta, ale powinny być puste dla połączenia powiązań na komputerze lokalnym.

Pojęcia pokrewne

“Elementy do sprawdzenia” na stronie 705

Upewnij się, że dostępna jest wystarczająca ilość miejsca na dysku, katalog do przechowywania danych oraz że wymagane pliki istnieją.

“Edytowanie elementu BFGCUSTM” na stronie 707

Przed uruchomieniem zadania należy dokonać edycji elementu BFGCUSTM, a następnie wprowadzić wartości parametrów używanych przez przedsiębiorstwo.

Elementy do sprawdzenia

Upewnij się, że dostępna jest wystarczająca ilość miejsca na dysku, katalog do przechowywania danych oraz że wymagane pliki istnieją.

Sprawdź, czy masz wystarczającą ilość miejsca na dysku

Sprawdź, czy na dysku jest wystarczająca ilość wolnego miejsca w systemie plików, w którym mają być przechowywane pliki specyficzne dla konfiguracji.

Jeśli śledzenie agenta jest włączone, domyślnie może być używane 100 MB miejsca na dysku.

Same pliki konfiguracyjne są niewielkie, ale tylko kilka KB.

Jeśli używasz dwóch agentów i programu rejestrującego, musisz mieć co najmniej 300 MB. Można użyć komendy **df -k path**, gdzie path jest położeniem plików specyficznych dla instalacji. To daje dostępne i łączne miejsce w kilobajtach.

300 MB to 307,200 kB, więc należy zezwolić na co najmniej 310,000 KB

Utwórz i sprawdź katalog, w którym przechowywane są dane produktu Managed File Transfer .

Potrzebny jest katalog do przechowywania danych produktu Managed File Transfer (MFT).

Sprawdź, czy istnieje wystarczająca ilość miejsca w systemie plików **df -k /var**. Ten system plików powinien mieć dostępne co najmniej 310,000 kB.

Jeśli ten system plików nie został utworzony, należy użyć komendy **mkdir**, na przykład **mkdir /var/mft**.

Wyświetl uprawnienia użytkowników do tego katalogu, używając komendy **ls -ltrd /var/mft**.

Jeśli właściciel lub grupa nie jest poprawna, należy użyć komendy **chown owner:group /var/mft**.

Jeśli uprawnienia dla grupy nie są poprawne, użyj następującej komendy, aby nadać właścicielowi i grupie uprawnienia do odczytu, zapisu i wykonywania. Należy pamiętać, że następująca komenda daje wszystkim użytkownikom uprawnienia do odczytu i wykonywania **chmod 775 /var/mft**.

Sprawdź, czy pliki istnieją i masz do nich dostęp

Użyj komendy **ls -ltr** dla plików, które będą używane podczas dostosowywania. Na przykład:

```
ls -ltrd /java/java71_bit64_GA/J7.1_64/bin
```

daje

```
drwxr-xr-x 4 SYSTASK TSouser 8192 Nov 15 2013 /java/java71_bit64_GA/J7.1_64/bin
```

gdzie **drwxr-xr-x** oznacza

d

Jest to katalog.

rwX

Właściciel SYSTASK ma prawo do odczytu, zapisu i wykonywania do katalogu.

r-x

Osoby z grupy TSouser mogą odczytywać i wykonywać pliki w katalogu.

r-x

Powszechny dostęp, czyli każdy może odczytywać lub wykonywać pliki w katalogu.

Sprawdź pliki określone w:

Ścieżka	Dostęp wymagany przez użytkowników wykonujących konfigurację
BFG_JAVA_HOME	Odczyt i wykonanie
/tmp	Odczyt i zapis
PROW BFG_PROD	Odczyt
BFG_DANE	Zapis
Zmienna MQ_PATH	Odczyt

Pojęcia pokrewne

“Zanim rozpocznie” na stronie 702

Konfiguracja produktu Managed File Transfer (MFT) używa plików w zestawach danych usług systemowych (USS) i PDSE produktu UNIX .

“Wspólne konfiguracje produktu MFT dla produktu z/OS” na stronie 706

Przegląd różnych konfiguracji produktu Managed File Transfer

Wspólne konfiguracje produktu MFT dla produktu z/OS

Przegląd różnych konfiguracji produktu Managed File Transfer

Produkt Managed File Transfer używa agentów przyłączonych do menedżera kolejek w celu przesyłania danych.

Produkt MFT może używać wielu menedżerów kolejek:

- Co najmniej jeden menedżer kolejek do przesłania danych.
- Menedżer kolejek komend, który wysyła żądania. Na przykład żądanie uruchomienia przesyłania jest wysyłane do tego menedżera kolejek, a powiązane komendy są kierowane do agentów MFT.
- Menedżer kolejek koordynacji, który zarządza pracą.

Istnieją trzy popularne konfiguracje produktu Managed File Transfer (MFT):

1. Pojedynczy menedżer kolejek z co najmniej jednym agentem używającym połączeń lokalnych. Może być on używany do umieszczania zawartości zestawu danych w kolejkach programu IBM MQ.
2. Pojedynczy menedżer kolejek z klientem MFT na komputerze rozproszonym używający powiązań klienta.
3. Dwa menedżery kolejek połączone kanałami i co najmniej jeden agent na każdym komputerze. Te agenty mogą być powiązaniem klienta lub powiązaniem lokalnymi.

Należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

1. Produkt MFT został napisany w języku Java, przy czym do jego konfigurowania i sterowania nim służą też skrypty powłoki oraz kod JCL.
2. Status bazy danych Db2 i aktywność można rejestrować w dzienniku, który może być przechowywany w tabelach bazy danych Db2.
3. Osoba konfigurująca produkt MFT musi być zaznajomiona z usługami systemowymi Unix (Unix System Services – USS). Na przykład:
 - Struktura katalogów z plikami o nazwach takich jak /u/userID/myfile.txt2
 - Komendy usług USS, np.:

cd (zmiana katalogu)

ls (lista)

chmod (zmiana uprawnień do pliku)

chown (zmiana własności plików lub grup, które mogą uzyskać dostęp do pliku lub katalogu)

4. W usługach USS do skonfigurowania i uruchomienia produktu MFT wymagane są następujące produkty:

- Java, na przykład /java/java71_bit64_GA/J7.1_64/
- Produkt IBM MQ 800, na przykład /mqm/V8R0M03.
- Biblioteki JDBC Db2, jeśli produkt Db2 ma być używany na potrzeby statusu i historii, na przykład /db2/db2v10/jdbc/lib.

Wymagany jest menedżer kolejek koordynacji. Można jednak używać tego samego menedżera kolejek do uruchamiania agentów, do przetwarzania komend i do koordynacji. Jeśli używasz wielu menedżerów kolejek, musisz wybrać jeden, aby pełnić rolę koordynatora.

Sprawdź połączenia z serwerem IBM MQ

Jeśli istnieje menedżer kolejek koordynatora produktu MFT, konieczne jest połączenie między menedżerem kolejek, w którym wykonuje się konfigurowanie, a menedżerami kolejek koordynujących i komend.

z/OS Skopiuj SBFGCMDS, aby utworzyć bibliotekę JCL

Konieczne jest utworzenie biblioteki JCL dla każdego agenta i programu rejestrującego. Zadanie JCL zawiera konfigurację i zadania używane do tworzenia i uruchamiania agenta lub programu rejestrującego.

Dla każdego agenta i programu rejestrującego utwórz kopię dostarczonej przez IBM biblioteki SBFGCMDS, edytując i uruchamiając element BFGCOPY.

Ta biblioteka jest używana do definiowania konfiguracji dla agenta lub programu rejestrującego, a po dostosowaniu zawiera zadania, których można użyć do utworzenia wymaganej konfiguracji i agenta Managed File Transfer lub programu rejestrującego.

Element BFGCUSTM tworzy się jako część tego procesu.

Uwaga: Jeśli użytkownik zna komendy USS, może skonfigurować produkt z/OS przy użyciu tych samych komend, które są używane na innych platformach.

Pojęcia pokrewne

[“Wspólne konfiguracje produktu MFT dla produktu z/OS” na stronie 706](#)

[Przegląd różnych konfiguracji produktu Managed File Transfer](#)

[“Edytowanie elementu BFGCUSTM” na stronie 707](#)

Przed uruchomieniem zadania należy dokonać edycji elementu BFGCUSTM, a następnie wprowadzić wartości parametrów używanych przez przedsiębiorstwo.

z/OS Edytowanie elementu BFGCUSTM

Przed uruchomieniem zadania należy dokonać edycji elementu BFGCUSTM, a następnie wprowadzić wartości parametrów używanych przez przedsiębiorstwo.

Lista parametrów wymagających konkretnych wartości znajduje się w sekcji [Parametry wymagane dla elementu BFGCUSTM](#).

Ponadto w razie potrzeby należy zapoznać się z następującymi zmiennymi i wartościami podaży:

- Host coordinationQMgr
- Port coordinationQMgrPort =
- coordinationQMgr=
- connectionQMgr=

- connectionQMgrHost =
- connectionQMgrPort =
- connectionQMgrKanał =

Te właściwości są wspólne dla agenta AGENT lub LOGGER.

Uwaga: Host, port i kanał są wymagane dla połączenia klienta, ale powinny być puste dla połączenia powiązań na komputerze lokalnym.

Jeśli jest to pierwszy menedżer kolejek w środowisku produktu Managed File Transfer , a użytkownik chce użyć tego samego menedżera kolejek dla koordynacji, komend i uruchomionych agentów, należy ustawić wartości na nazwę menedżera kolejek lokalnych.

```
coordinationQMgr=MQPV
connectionQMgr=MQPV
```

gdzie MQPV jest nazwą lokalnego menedżera kolejek.

Wprowadź zadanie, które zaktualizuje PDSE, i utwórz strukturę katalogów w określonej ścieżce.

Należy pamiętać, że to zadanie wymaga wyłącznego użycia, dlatego należy zatrzymać korzystanie z programu PSDE, gdy zadanie jest uruchamiane.

Wskazówka: Za każdym razem, gdy zadanie BFGCUSTOM zostanie uruchomione, zadanie zastępuje wszystkie pliki JCL. Należy zmienić nazwę każdego elementu, który zostanie zmieniony.

Pojęcia pokrewne

“Zanim rozpocznie” na stronie 702

Konfiguracja produktu Managed File Transfer (MFT) używa plików w zestawach danych usług systemowych (USS) i PDSE produktu UNIX .

“Tworzenie agenta” na stronie 710

Należy skopiować PDSE, aby utworzyć PDSE dla konkretnego agenta, na przykład *user.MFT.AGENT1*.

Skopiuj plik PDSE z poprzedniej konfiguracji agenta lub programu rejestrującego, jeśli istnieją. Jeśli jest to pierwsza konfiguracja, skopiuj środowisko PDSE dostarczane z MFT.

Definiowanie menedżera kolejek koordynacji

Produkt Managed File Transfer wymaga utworzenia menedżera kolejek, który pełni rolę menedżera kolejek koordynacji.

W zależności od wybranej konfiguracji ten menedżer kolejek znajduje się w lokalnym systemie MVS lub na innym komputerze. W poprzednim przypadku połączenia z nim są połączeniami powiązań, a w drugim przypadku są to połączenia klienckie.

Po pomyślnym uruchomieniu kroku konfiguracji zostaną skonfigurowane elementy w PDSE.

Element BFGCFR definiuje menedżer kolejek koordynacji i to zadanie:

1. Tworzy strukturę katalogów w katalogu Managed File Transfer (MFT) i tworzy pliki konfiguracyjne.
2. Uruchamia komendę CSQUTIL w celu zdefiniowania zasobów produktu IBM MQ .

Jeśli menedżer kolejek koordynacji znajduje się na komputerze zdalnym, ten krok zadania nie powiedzie się.

Element BCFCFR tworzy pliki w USS i tworzy definicje MQ . To zadanie:

1. Tworzy temat MFT,
2. Tworzy kolejkę MFT
3. *NAMELIST (SYSTEM.QPUBSUB.QUEUE.NAMELIST)* to *NAMES (SYSTEM.BROKER.DEFAULT.STREAM, SYSTEM.BROKER.ADMIN.STREAM, SYSTEM.FTE)*
4. Wykonuje operację *ALTER QMGR PSMODE (ENABLED)*

WYŚWIETLANIE LISTY NAZW (SYSTEM.QPUBSUB.QUEUE.NAMELIST) została wydana przed dokonaniem zmiany. Jeśli wartość NAMLIST nie jest wartością domyślną, należy zmienić listę nazw, aby dodać system SYSTEM.FTE na liście nazw

Zmień nazwę elementu BCPCFCR z własnym przedrostkiem, na przykład CCPCFCR, ponieważ ponowne dostosowanie tego pliku zastępuje go.

Edytuj ten element o zmienionej nazwie, wstawiając nazwę pliku referencji. Na przykład:

```
%BFGCMD CMD=fteSetupCoordination +  
-credentialsFile //'<MFTCredentialsDataSet(MemberName)>'
```

Zapisz i wprowadź zadanie. Należy zwrócić uwagę, że jeśli konieczne jest ponowne wprowadzenie zadania, należy dodać opcję `-f`.

Po uruchomieniu tego zadania zostanie wyświetlona lista zasobów produktu IBM MQ, które tworzy. Należy chronić te zasoby.

```
DEFINE TOPIC('SYSTEM.FTE') TOPICSTR('SYSTEM.FTE') REPLACE  
ALTER TOPIC('SYSTEM.FTE') NPMGDLV(ALLAVAIL) PMSGDLV(ALLAVAIL)  
DEFINE QLOCAL(SYSTEM.FTE) LIKE(SYSTEM.BROKER.DEFAULT.STREAM) REPLACE  
ALTER QLOCAL(SYSTEM.FTE) DESCR('Stream for MFT Pub/Sub interface')  
* Altering namelist: SYSTEM.QPUBSUB.QUEUE.NAMELIST  
* Value prior to alteration:  
DISPLAY NAMELIST(SYSTEM.QPUBSUB.QUEUE.NAMELIST)  
ALTER NAMELIST(SYSTEM.QPUBSUB.QUEUE.NAMELIST) +  
NAMES(SYSTEM.BROKER.DEFAULT.STREAM+  
,SYSTEM.BROKER.ADMIN.STREAM,SYSTEM.FTE)  
* Altering PSMODE. Value prior to alteration:  
DISPLAY QMGR PSMODE  
ALTER QMGR PSMODE(ENABLED)
```

Zadania pokrewne

“Definiowanie menedżera kolejek komend” na stronie 709

Można użyć tego samego menedżera kolejek co menedżery koordynacji i menedżera kolejek komend lub utworzyć nowy menedżer kolejek komend.

Definiowanie menedżera kolejek komend

Można użyć tego samego menedżera kolejek co menedżery koordynacji i menedżera kolejek komend lub utworzyć nowy menedżer kolejek komend.

O tym zadaniu

Menedżer kolejek komend musi być jednak używany przez menedżer kolejek koordynacji i menedżerów kolejek komend. W przeciwnym razie należy utworzyć nowy menedżer kolejek komend. Może to być na tym samym komputerze, co menedżer kolejek koordynacji, ale nie musi być.

Procedura

1. Zmień nazwę elementu BFGCMCR z własnym przedrostkiem, na przykład CCPCMCR.

Należy zmienić nazwę BFGCMCR, ponieważ zastępuje go ponownie ten plik.

2. Dokonaj edycji elementu o zmienionej nazwie, wstawiając nazwę pliku referencji.

Na przykład:

```
%BFGCMD CMD=fteSetupCommands +  
-credentialsFile //'<MFTCredentialsDataSet(MemberName)>' +
```

3. Zapisz i wprowadź zadanie.

Należy zwrócić uwagę, że jeśli konieczne jest ponowne wprowadzenie zadania, należy dodać opcję `-f`.

Ten menedżer kolejek jest używany dla komend, takich jak **ftePingAgent**.

4. Przejrzyj ten element, wyślij go i przejrzyj dane wyjściowe.

Co dalej

Informacje na temat tworzenia agenta można znaleźć w sekcji [“Tworzenie agenta” na stronie 710](#).

Pojęcia pokrewne

[“Definiowanie menedżera kolejek koordynacji” na stronie 708](#)

Produkt Managed File Transfer wymaga utworzenia menedżera kolejek, który pełni rolę menedżera kolejek koordynacji.

Zadania pokrewne

[Konfigurowanie pliku MQMFTCredentials.xml](#)

Odsyłacze pokrewne

[Format pliku referencji produktu MFT](#)

Tworzenie agenta

Należy skopiować PDSE, aby utworzyć PDSE dla konkretnego agenta, na przykład *user.MFT.AGENT1*. Skopiuj plik PDSE z poprzedniej konfiguracji agenta lub programu rejestrującego, jeśli istnieją. Jeśli jest to pierwsza konfiguracja, skopiuj środowisko PDSE dostarczane z MFT.

Należy przejrzeć podzbiór BFGCUSTM, a w razie potrzeby użyć innego pliku referencji, utworzyć go.

Znaczna część treści pozostaje taka sama, jak w przypadku dostosowania szczegółowego w produkcji [“Edytowanie elementu BFGCUSTM” na stronie 707](#).

Konieczna jest zmiana:

- // SYSEXEC DD DSN=SCEN.FTE.JCL.AGENT1
- BIBLIOTEKA dopasowana do agenta PDSE
- SERVICE_TYPE=AGENT
- NAZWA, aby być nazwą agenta (zgodnego z PDSE) JOBCARD
- Zmień BFG_JVM_PROPERTIES = "-Xmx1024M"

Wprowadź to zadanie, pamiętając o tym, że zadanie wymaga wyłącznego dostępu do zestawu danych.

Wszystkie zadania dla agenta mają nazwy w postaci *BFGAG**.

Zmień nazwę elementu *BFGAGCR*. To zadanie aktualizuje pliki w katalogu Managed File Transfer i używa CSQUTIL w celu utworzenia kolejek specyficznych dla agenta w lokalnym menedżerze kolejek. Podaj nazwę pliku referencji, na przykład `-credentialsFile // 'SCEN.FTE.JCL.VB(CREDOLD)`. Jeśli nie zostanie podana nazwa, zadanie uruchamiające agenta nie będzie korzystać z pliku referencji.

Sprawdź dane wyjściowe, aby upewnić się, że proces został pomyślnie uruchomiony.

Wskazówka: Skopiuj nazwę ścieżki pliku *agent.properties* z danych wyjściowych zadania do podzbioru w środowisku PDSE dla agenta.

Na przykład skopiuj `/u/userid/fte/wmqmft/mqft/config/MQPA/agents/AGENT1/agent.properties` do członka AGENT.

Jest to przydatne w sytuacji, gdy konieczne jest wyświetlenie pliku właściwości i dodanie wiersza `/u/userid/fte/wmqmft/mqft/logs/MQPA/agents/AGENT1/logs`.

W tym miejscu zapisywane są pliki śledzenia.

Pojęcia pokrewne

[“Definiowanie menedżera kolejek koordynacji” na stronie 708](#)

Produkt Managed File Transfer wymaga utworzenia menedżera kolejek, który pełni rolę menedżera kolejek koordynacji.

[“Korzystanie z agenta” na stronie 711](#)

Sposób użycia różnych komend w celu upewniania się, że agent działa poprawnie.

Zadania pokrewne

“Definiowanie menedżera kolejek komend” na stronie 709

Można użyć tego samego menedżera kolejek co menedżery koordynacji i menedżera kolejek komend lub utworzyć nowy menedżer kolejek komend.

Korzystanie z agenta

Sposób użycia różnych komend w celu upewniania się, że agent działa poprawnie.

Uruchom agenta

Zmień nazwę elementu BFGAGST, przejrzyj element i wprowadź zadanie.

Jeśli to działa, zostanie wyświetlony komunikat BFGAG0059I: Agent został pomyślnie uruchomiony.

Wyświetl aktywnego agenta (y)

Zmień nazwę elementu BFGAGLI, przejrzyj podzbiór i wprowadź zadanie, które korzysta z menedżera kolejek koordynujących.

Należy rozwiązać problemy z połączeniami.

Wykonaj komendę ping dla agenta, aby sprawdzić, czy działa

Zmień nazwę elementu BFGAGPI, przejrzyj podzbiór i wprowadź zadanie, które korzysta z menedżera kolejek komend.

Należy rozwiązać problemy z połączeniami.

Przeprowadzanie transferu testowego

Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [“Wykonywanie transferu weryfikacyjnego” na stronie 719.](#)

Zatrzymaj agenta

Zmień nazwę elementu BFGAGSP, przejrzyj podzbiór i wprowadź zadanie.

Zrestartuj agenta, korzystając z elementu BFGAGST.

Pojęcia pokrewne

“Tworzenie agenta” na stronie 710

Należy skopiować PDSE, aby utworzyć PDSE dla konkretnego agenta, na przykład *user.MFT.AGENT1*.

Skopiuj plik PDSE z poprzedniej konfiguracji agenta lub programu rejestrującego, jeśli istnieją. Jeśli jest to pierwsza konfiguracja, skopiuj środowisko PDSE dostarczane z MFT.

Aktualizowanie istniejącego zestawu danych komend agenta MFT lub programu rejestrującego w systemie z/OS

Można zaktualizować zestaw danych biblioteki PDSE komendy Managed File Transfer, który jest tworzony na podstawie zestawu danych szablonu komendy Managed File Transfer.

Procedura

1. Edytuj element skryptu JCL BFGCUSTM i zaktualizuj zmienne i właściwości w instrukcji BFGSTDIN DD.

Aby usunąć właściwość, która została wcześniej zdefiniowana, należy ustawić jej wartość pustą, a nie usunąć pozycję. Gdy uruchamiany jest skrypt BFGCUSTM JCL, określone właściwości są stosowane jako aktualizacja do rzeczywistych plików właściwości agenta i programu rejestrującego UNIX Usługi systemowe. Ustawienie właściwości na pustą wartość wskazuje, że właściwość ma zostać usunięta.

2. Wprowadź zadanie BFGCUSTM. To zadanie generuje ponownie zestaw komend JCL, które są odpowiednie dla agenta lub programu rejestrującego. Pełną listę komend można znaleźć w sekcji [“Skrypty JCL komend agenta i programu rejestrującego produktu z/OS”](#) na stronie 717. Sprawdź protokół zadania wyjściowego, aby sprawdzić, czy skrypt JCL został pomyślnie uruchomiony. Jeśli wystąpiły błędy, popraw je i ponownie wprowadź zadanie BFGCUSTM.

Wyniki

Wygenerowane skrypty JCL można zmodyfikować i dodać własną logikę. Należy jednak zachować ostrożność przy ponownym uruchomieniu programu BFGCUSTM, ponieważ może zostać nadpisana logika niestandardowa.

Pojęcia pokrewne

“Opcje konfiguracji produktu MFT w systemie z/OS” na stronie 695

Opcje konfiguracji Managed File Transfer w systemie z/OS są takie same, jak opcje dla platform rozproszonych.

Zadania pokrewne

“Tworzenie zestawu danych komend agenta lub programu rejestrującego produktu MFT” na stronie 699

Zestaw danych PDSE komend można utworzyć z zestawu danych szablonu komendy Managed File Transfer dla konkretnej Managed File Transfer Agent lub Managed File Transfer Logger dla konkretnej koordynacji.

Zmienne JCL programu z/OS

W skrypcie BFGCUSTM można użyć wartości podstawianych, zmiennych JCL i właściwości konfiguracyjnych.

Poniższa tabela zawiera listę wartości podstawianych dla skryptu BFGCUSTM JCL w zestawie danych biblioteki PDSE komendy MFT. Przed wysłaniem zadania BFGCUSTM należy zastąpić te wartości podstawiane odpowiednimi wartościami.

<i>Tabela 44. Wartości podstawienia dla skryptu JCL BFGCUSTM</i>	
Zmienna podstawiana	Wartość
++ biblioteka ++	Nazwa zestawu danych zawierającego bibliotekę PDSE komendy MFT, która zawiera dane.
++ bfg_java_home ++	Położenie instalacji produktu Java.
++ bfg_prod ++	The location of the MFT product installation UNIX System Services root directory.

W poniższej tabeli opisano zmienne środowiskowe dla instrukcji BFGSTDIN DD dla skryptu JCL BFGCUSTM, w zestawie danych biblioteki PDSE komendy MFT (w sekcji [Zmienne]). Przed wysłaniem zadania BFGCUSTM należy zastąpić wszystkie zmienne, które zostały określone za pomocą wartości podstawianych (czyli wartości zawarte w dwóch znakach plus, ++) z odpowiednimi wartościami.

<i>Tabela 45. Zmienne środowiskowe</i>	
Zmienna środowiskowa	Wartość
LIBRARY	Nazwa zestawu danych zawierającego bibliotekę PDSE komendy MFT, która zawiera dane.
TMPDIR	UNIX Katalog usług systemowych dla plików tymczasowych.
PROW BFG_PROD	The location of the MFT product installation UNIX System Services root directory.

Tabela 45. Zmienne środowiskowe (kontynuacja)

Zmienna środowiskowa	Wartość
BFG_DANE	Położenie katalogu danych dla Managed File Transfer dla z/OS, który jest ścieżką do katalogu <i>DATA_DIR</i> .
BFG_JAVA_HOME	Położenie instalacji produktu Java .
Właściwość_maszyny_JVM	Opcjonalne. Ustawia wartość dla zmiennej środowiskowej BFG_JVM_PROPERTIES. Te właściwości są przekazywane do maszyny wirtualnej Java .

Tabela 45. Zmienne środowiskowe (kontynuacja)

Zmienna środowiskowa	Wartość
Bfg_group_name	<p>Grupa plików mqm jest zwykle powiązana z plikami danych konfiguracyjnych produktu MFT i komendami. W związku z tym wszyscy użytkownicy należący do grupy mqm mają dostęp do zmian w konfiguracji produktu MFT i mogą wprowadzać zmiany. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja Uprawnienia do systemu plików dla produktu MFT w produkcji IBM MQ.</p> <p>W przypadku systemu z/OS grupa plików jest jednostką systemu plików USS, a grupa plików mqm nie musi być zdefiniowana. Za pomocą zmiennej środowiskowej BFG_GROUP_NAME można powiązać grupę systemów plików USS serwera z/OS dla plików danych konfiguracyjnych produktu MFT . Na przykład w wierszu komend powłoki USS należy użyć następującej komendy:</p> <pre data-bbox="862 772 1463 852">export BFG_GROUP_NAME=FTEGB</pre> <p>Definiuje grupę <i>FTEGB</i> , która ma zostać powiązana z dowolnymi utworzonymi plikami konfiguracyjnymi dla bieżącej sesji USS.</p> <p>Wartość BFG_GROUP_NAME można ustawić na pustą wartość lub ją usunąć.</p> <p>Uwaga: Jeśli BFGCUSTM jest uruchamiany po raz pierwszy, jeśli konfiguracja produktu MFT ma być używana przez wiele identyfikatorów użytkowników, ważne jest, aby wartość BFG_GROUP_NAME została ustawiona na grupę dostępną dla wszystkich wymaganych ID użytkownika. Jeśli BFGCUSTM zostanie uruchomiony ponownie, nie można zmienić parametru BFG_GROUP_NAME (w przeciwnym razie należy zmienić uprawnienia do plików grupy USS dla wszystkich plików i katalogów w katalogu, do którego odnosi się parametr BFG_DATA, tak aby odzwierciedlały nowe ustawienie BFG_GROUP_NAME).</p> <p>Jeśli komenda fteMigrateAgent została uruchomiona w systemie z/OS z wartością zmiennej środowiskowej BFG_GROUP_NAME ustawioną na wartość niepustą, komenda sprawdza, czy użytkownik jest członkiem grupy o nazwie określonej przez zmienną BFG_GROUP_NAME. Jeśli użytkownik nie znajduje się w grupie o podanej nazwie, może zgłosić komunikat o błędzie BFGCL0502E : Nie masz uprawnień do wykonania żądanej operacji. i nie można go uruchomić. Szczegółowe informacje na temat kryteriów, które muszą spełniać użytkownik, aby pomyślnie uruchomić tę komendę, można znaleźć w sekcji fteMigrateAgent .</p>

Tabela 45. Zmienne środowiskowe (kontynuacja)

Zmienna środowiskowa	Wartość
BFG_WTO	Rejestrowanie z/OS jest włączone, gdy parametr BFG_WTO ma wartość YES (TAK), ON (włączony) lub TRUE (prawda). Określa, czy komunikaty zapisywane w dzienniku zdarzeń agenta są również zapisywane w narzędziu do rejestrowania operatora produktu z/OS, co umożliwia łatwiejszy dostęp do produktów automatyzacji podczas uruchamiania agenta z JCL. Kod trasy to Programmer Information (11), a kod deskryptora to Informational (12).
TYP_USŁUGI	Określa, czy biblioteka komend MFT jest dla agenta czy programu rejestrującego. Poprawne wartości to AGENT lub LOGGER.
NAZWA	Nazwa agenta lub programu rejestrującego dla wartości SERVICE_TYPE.
QMGR	Nazwa lokalnego menedżera kolejek, który jest powiązany z agentem lub programem rejestrującym dla wartości SERVICE_TYPE.
KLASA OUTPUT_CLASS	Klasa output dla zestawów danych SYSOUT. Wartość domyślna to *, która żąda tej samej klasy wyjściowej, co parametr MSGCLASS z instrukcji zadania.
Zmienna MQ_PATH	Używana w środowisku BFGPROF do tworzenia zmiennej środowiskowej LIBPATH.
MQ_HLQ	Kwalifikator wysokiego poziomu dla zestawów danych IBM MQ.
MQ_LANG	Język, który jest wymagany.
DB2_HLQ	Opcjonalne. Kwalifikator wysokiego poziomu dla zestawów danych Db2.
JOBCARD1	Wiersz nagłówek 1 dla zadania komendy JCL.
JOBCARD2	Wiersz nagłówek 2 dla zadania komendy JCL.
JOBCARD3	Wiersz nagłówek 3 dla zadania komendy JCL.
ADMIN_JOB1	Wiersz nagłówek 1 dla zadania administracyjnego.
ADMIN_JOB2	Wiersz nagłówek 2 dla zadania administracyjnego.
ADMIN_JOB3	Wiersz 3 nagłówek dla zadania administracyjnego.
FTE_CONFIG	Istniejąca konfiguracja produktu WMQFTE na potrzeby migracji. Jeśli migracja nie jest wymagana, należy ustawić pustą wartość.

Tabela 45. Zmienne środowiskowe (kontynuacja)

Zmienna środowiskowa	Wartość
CREDENTIAL_PATH	Ścieżka do pliku referencji dla migracji, na przykład /u/user1/agent3. Pliki referencji dla migracji produktu Managed File Transfer muszą znajdować się w oddzielnym pliku, w którym znajdują się informacje konfiguracyjne i pliki konfiguracyjne w produkcie IBM WebSphere MQ File Transfer Edition 7.0.4.4. Wymagane tylko w przypadku komend migracji BFGAGMG i BFGGLMG skryptów JCL. Jeśli migracja nie jest wymagana, należy ustawić pustą wartość.
DB_PROPS_PATH	Określa plik właściwości programu rejestrującego bazy danych na potrzeby migracji. Ta opcja jest wymagana tylko wtedy, gdy w pliku właściwości nie jest używana następująca domyślna nazwa i ścieżka: config_directory/coordination_qmgr/databaselogger.properties. Jeśli migracja nie jest wymagana, należy ustawić pustą wartość.

Uwaga: Pliki jar produktu IBM MQ są dostarczane razem z produktem MFT, w katalogu *MQMFT product root/java/lib*, są zawsze używane i nie można konfigurować.

W poniższej tabeli opisano obowiązkowe właściwości konfiguracyjne produktu MFT dla instrukcji BFGSTDIN DD dla skryptu JCL BFGCUSTM w zestawie danych biblioteki PDSE komendy MFT. Przed wysłaniem zadania BFGCUSTM należy zastąpić właściwości określone wartościami podstawianych (czyli wartościami ujętymi w dwa znaki plus, ++) z odpowiednią niepustą wartością. Te właściwości definiują zastąpienia dla właściwości konfiguracji produktu MFT. Istnieje możliwość dodania właściwości agenta i programu rejestrującego w celu dostosowania agentów lub programów rejestrujących dla danego środowiska. Listę wszystkich właściwości można znaleźć w sekcji [“Pliki właściwości konfiguracyjnych”](#) na stronie 725.

Tabela 46. Obowiązkowe właściwości konfiguracyjne dla instrukcji BFGSTDIN DD

Właściwość	Wartość
coordinationQMgr	Nazwa menedżera kolejek koordynacji dla konfiguracji, z którą powiązany jest agent lub program rejestrujący.
Host coordinationQMgr	Opcjonalne. Nazwa hosta systemu, na którym jest uruchomiony menedżer kolejek koordynacji. Jeśli wartość tej właściwości pozostanie pusta, zostanie przyjęte połączenie w trybie powiązań.
Port coordinationQMgr	Opcjonalne. Numer portu, na którym nasłuchuje menedżer kolejek koordynacji. Ten parametr jest używany tylko wtedy, gdy dla właściwości hosta coordinationQMg określono również wartość inną niż pusta.
Kanał coordinationQMgr	Opcjonalne. Kanał, który ma być używany do nawiązywania połączenia z menedżerem kolejek koordynacji. Ten parametr jest używany tylko wtedy, gdy dla właściwości hosta coordinationQMg określono również wartość inną niż pusta.

Tabela 46. Obowiązkowe właściwości konfiguracyjne dla instrukcji BFGSTDIN DD (kontynuacja)

Właściwość	Wartość
connectionQMgr	Nazwa menedżera kolejek komend dla konfiguracji, z którą powiązany jest agent lub program rejestrujący.
Host connectionQMgr	Opcjonalne. Nazwa hosta systemu, na którym jest uruchomiony menedżer kolejek komend. Jeśli wartość tej właściwości pozostanie pusta, zostanie przyjęte połączenie w trybie powiązań.
Port connectionQMgr	Opcjonalne. Numer portu, na którym nasłuchuje menedżer kolejek komend. Ten parametr jest używany tylko wtedy, gdy dla właściwości hosta connectionQMgrokreślono również wartość inną niż pusta.
Kanał connectionQMgr	Opcjonalne. Kanał, który ma być używany do nawiązywania połączenia z menedżerem kolejek komend. Ten parametr jest używany tylko wtedy, gdy dla właściwości hosta connectionQMgrokreślono również wartość inną niż pusta.

z/OS Skrypty JCL komend agenta i programu rejestrującego produktu z/OS
 Zestaw komend JCL dostępnych w zestawie danych biblioteki PDSE komendy MFT .

Tabela 47. Komendy JCL dostępne w zestawie danych biblioteki PDSE komendy MFT

jest członkiem zespołu	Opis lub komenda wiersza komend fte
BFGCOPY	Zadanie tworzenia kopii tej biblioteki
BFGCUSTM	Zadanie do dostosowania tej biblioteki dla agenta lub programu rejestrującego
BFGCFCR	fteSetupKoordynacja
BFGCMCR	KomendyfteSetup : utwórz plik MFT command.properties
BFGAGCR	fteCreateAgent . Tworzone tylko wtedy, gdy zmienna SERVICE_TYPE zostanie ustawiona na AGENT.
BFGLGCRS	fteCreateLogger . Jest tworzona tylko wtedy, gdy zmienna SERVICE_TYPE zostanie ustawiona na LOGGER.
BFGAGST	Agent fteStart . Tworzone tylko wtedy, gdy zmienna SERVICE_TYPE zostanie ustawiona na AGENT.
BFGAGSTP	fteStartAgent . Tworzone tylko wtedy, gdy zmienna SERVICE_TYPE zostanie ustawiona na AGENT.
BFGAGPI	Agent ftePing . Tworzone tylko wtedy, gdy zmienna SERVICE_TYPE zostanie ustawiona na AGENT.

Tabela 47. Komendy JCL dostępne w zestawie danych biblioteki PDSE komendy MFT (kontynuacja)

jest członkiem zespołu	Opis lub komenda wiersza komend fte
BFGAGSP	Agent fteStopAgent. Tworzone tylko wtedy, gdy zmienna SERVICE_TYPE zostanie ustawiona na AGENT.
BFGLGST	Program rejestrujący fteStart. Jest tworzona tylko wtedy, gdy zmienna SERVICE_TYPE zostanie ustawiona na LOGGER.
BFGLGSTP	fteStartLogger . Jest tworzona tylko wtedy, gdy zmienna SERVICE_TYPE zostanie ustawiona na LOGGER.
BFGLGSP	fteStopLogger. Jest tworzona tylko wtedy, gdy zmienna SERVICE_TYPE zostanie ustawiona na LOGGER.
BFGAGSH	fteShowAgentDetails. Tworzone tylko wtedy, gdy zmienna SERVICE_TYPE zostanie ustawiona na AGENT.
BFGLGSH	fteShowLoggerDetails. Jest tworzona tylko wtedy, gdy zmienna SERVICE_TYPE zostanie ustawiona na LOGGER.
BFGCFDF	Opcje fteChangeDefaultConfiguration
BFGAGCL	Agent fteClean. Tworzone tylko wtedy, gdy zmienna SERVICE_TYPE zostanie ustawiona na AGENT.
BFGAGDE	Agent fteDelete. Tworzone tylko wtedy, gdy zmienna SERVICE_TYPE zostanie ustawiona na AGENT.
BFGLGDE	Program rejestrujący fteDelete. Jest tworzona tylko wtedy, gdy zmienna SERVICE_TYPE zostanie ustawiona na LOGGER.
BFGPRSH	fteDisplayWersja
BFGAGLI	Agenty fteList. Tworzone tylko wtedy, gdy zmienna SERVICE_TYPE zostanie ustawiona na AGENT.
BFGMCLI	MonitoryfteList
BFGSTLI	fteListScheduledTransfers
BFGTMLI	Szablony programu fteList
BFGAGMG	fteMigrateAgent . Tworzone tylko wtedy, gdy zmienna SERVICE_TYPE zostanie ustawiona na AGENT.
BFGLGMG	fteMigrateLogger . Jest tworzona tylko wtedy, gdy zmienna SERVICE_TYPE zostanie ustawiona na LOGGER.
BFGCROBS	fteObfuscate przykład
BFGZRAS	fteRAS

Tabela 47. Komendy JCL dostępne w zestawie danych biblioteki PDSE komendy MFT (kontynuacja)

jest członkiem zespołu	Opis lub komenda wiersza komend fte
BFGAGTC	<code>fteSetAgentTraceLevel</code> . Tworzone tylko wtedy, gdy zmienna <code>SERVICE_TYPE</code> zostanie ustawiona na <code>AGENT</code> .
BFGLGTC	<code>fteSetLoggerTracePoziom</code> . Jest tworzona tylko wtedy, gdy zmienna <code>SERVICE_TYPE</code> zostanie ustawiona na <code>LOGGER</code> .
BFGPRANS	fteAnt przykład
BFGTRCAS	fteCancelTransfer przykład
BFGMNCRS	fteCreateMonitor przykład
BFGTMCRS	fteCreateTemplate przykład
BFGTRCRS	fteCreateTransfer przykład
BFGMNDES	fteDeleteMonitor przykład
BFGSTDES	fteDeleteScheduledTransfer przykład
BFGTMDES	fteDeleteTemplates przykład

Uwagi:

- Skrypt JCL dla komend, które tworzą MQSC lub odwołania do skryptów usuwania, prosi użytkownika o uruchomienie skryptu, ale skrypt został już uruchomiony przez zadanie.
- BFGZRAS tworzy element BFGRAS podczas uruchamiania zadania BGCUSTM.

Wykonywanie transferu weryfikacyjnego

Sposób przeprowadzania operacji przesyłania w celu sprawdzenia, czy produkt działa poprawnie.

Zmień nazwę i edytuj element BFGTRCRS.

1. Dodaj `/*` przed `%BFGCMD CMD=fteCreateTransfer -h`
2. Usuń pozostałe komentarze w podzbiorze.
3. Podaj bieżącą nazwę agenta dla `-sa` i `-da`
4. Zapisz JCL
5. Wyślij JCL

Ten kod JCL łączy się z menedżerem kolejek komend.

Konfigurowanie zadania rejestrowania

Zadanie rejestrowania musi być uruchomione na tym samym obrazie, co menedżer kolejek koordynacji. Użytkownik może zalogować się do produktu Db2.

Tworzenie zadania rejestrowania

Skopiuj środowisko PDSE, aby uczynić program rejestrujący specyficzną dla środowiska PDSE. Na przykład: `user.MFT.LOGGER`.

Jeśli konieczne jest użycie innego pliku referencji, należy go utworzyć. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [Konfigurowanie pliku MQMFTCredentials.xml](#) w systemie `z/OS`.

Przejrzyj element `BFGCUSTM`. Należy zauważyć, że znaczna część treści pozostaje taka sama w porównaniu z poprzednim dostosowaniem.

Należy jednak wykonać następujące czynności:

- Zmień // SYSEXEC DD DSN=SCEN.FTE.JCL....
- Zmień bibliotekę w taki sposób, aby była zgodna z PDSE agenta
- Zmień QMGR na nazwę menedżera kolejek koordynacji
- Make SERVICE_TYPE=LOGGER
- Zmień nazwę na nazwę programu rejestrującego (pasującego do PDSE)
- Przejrzyj JOBCARD i zmień nazwę zadania tak, aby nazwa ta była inna niż nazwy zadań agentów.
- Zapoznaj się z BFG_JVM_PROPERTIES = "-Xmx1024M"

Jeśli używany jest program rejestrujący Db2 , warto utworzyć plik, aby można było przechwytywać dane śledzenia produktu Db2 w celu ułatwienia identyfikacji problemów z produktem Db2 .

Nazwa pliku jest określona we właściwościach maszyny JVM, w której znajduje się plik właściwości śledzenia JDBC , np.

```
db2.jcc.traceDirectory=/u/johndoe/fte
db2.jcc.traceFile=jccTrace1
db2.jcc.traceFileAppend=false
# turn on all traces
# db2.jcc.traceLevel=-1
# turn off all traces
db2.jcc.traceLevel=0
```

Ustaw dwie właściwości maszyny JVM

```
BFG_JVM_PROPERTIES=-Ddb2.jcc.propertiesFile=/u/.../sql.properties
-Ddb2.jcc.ssid=DBCA
```

Gdzie /u/.../sql.properties jest nazwą pliku właściwości śledzenia Db2 , a DBCA jest nazwą podsystemu Db2 .

Wyślij to zadanie, zwracając uwagę, że zadanie wymaga wyłącznego dostępu do zestawu danych. Wszystkie zadania dla agenta mają nazwy takie jak *BFGGL**.

Logowanie do plików

Więcej informacji na temat rejestrowania w produkcie Db2 zawiera sekcja [“Tworzenie zadania rejestrowania podczas rejestrowania w produkcie Db2”](#) na stronie 721

Zmień nazwę elementu BFGGLCRS. To zadanie aktualizuje pliki w katalogu Managed File Transfer (MFT) i używa CSQUTIL w celu utworzenia kolejek specyficznych dla agenta w lokalnym menedżerze kolejek.

Oryginalny plik zawiera komendę %BFGCMD CMD=fteCreateLogger -h , która zawiera składnię komendy.

Aby utworzyć komentarz do zadania programu rejestrującego w %BFGCMD CMD=fteCreateLogger -h , należy umieścić przed instrukcją /* , upewniając się, że ta kolumna jest pusta.

Usuń komentarze z drugiej komendy i skonfiguruj instrukcje. Na przykład:

```
%BFGCMD CMD=fteCreateLogger +
-p MQPH +
-loggerQMgr MQPH +
-loggerType FILE +
-fileLoggerMode circular +
-fileSize 5MB +
-fileCount 5 +
-p MQPH +
-credentialsFile //'<MFTCredentialsDataSet(MemberName)>'
LOGGER
```

Sprawdź dane wyjściowe, aby upewnić się, że został on pomyślnie przetworzony.

Wskazówka: Skopiuj nazwę ścieżki pliku `logger.properties` z danych wyjściowych zadania do podzbioru w systemie PDSE agenta.

Na przykład kopiowanie do podzbioru APATH

```
/u/user_ID/fte/wmqmft/mqft/config/MQPH/loggers/LOGGER/logger.properties
```

Jest to przydatne w sytuacji, gdy konieczne jest wyświetlenie pliku właściwości.

Dodaj katalog do tego pliku:

```
/u/user_ID/fte/wmqmft/mqft/logs/MQPH/loggers/LOGGER/
```

Jeśli logujesz się do pliku, pliki dziennika są zapisywane w tym katalogu, na przykład `LOGGER0-20140522123654897.log`.

Pliki śledzenia znajdują się w podkatalogu dzienników, na przykład

```
/u/user_ID/fte/wmqmft/mqft/logs/MQPH/loggers/LOGGER/logs
```

Teraz można uruchomić zadanie rejestrowania.

Tworzenie zadania rejestrowania podczas rejestrowania w produkcie Db2

Zmień nazwę elementu BFGLCRS.

To zadanie aktualizuje pliki w katalogu MFT i używa CSQUTIL w celu utworzenia kolejek specyficznych dla agenta w lokalnym menedżerze kolejek.

Musisz wiedzieć:

Tabela 48. Db2 zmienne	
Nazwa Db2	Przykład
<code>-dbName databaseName</code>	Wartość tę można uzyskać z wartości położenia w komunikacie DSNL004I dla podsystemu Db2 .
<code>-dbDriver filePath</code>	Na przykład: <code>/db2/db2v10/jdbc/classes/db2jcc.jar</code>
<code>-dbLib filePath</code>	Na przykład: <code>/db2/db2v10/jdbc/lib/libdb2jcc2zos_64.so</code>

Zmodyfikuj plik. Oryginalny plik zawiera komendę `%BFGCMD CMD=fteCreateLogger -h`, która zawiera składnię komendy.

Usuń komentarze z drugiej komendy i skonfiguruj instrukcje. Na przykład:

```
%BFGCMD CMD=fteCreateLogger +
-p MQPH +
-loggerMgr MQPH +
-loggerType DATABASE +
-dbType DB2 +
-databaseName DSNDBCP +
-dbDriver /db2/db2v10/jdbc/classes/db2jcc.jar +
-dbLib /db2/db2v10/jdbc/lib/ +
-credentialsFile //'<MFTCredentialsDataSet(MemberName)>' +
LOGGER
```

Aby utworzyć komentarz do zadania programu rejestrującego w `%BFGCMD CMD=fteCreateLogger -h`, należy umieścić przed instrukcją `/*`, upewniając się, że ta kolumna jest pusta.

Wprowadź zadanie i sprawdź dane wyjściowe, aby upewnić się, że został on pomyślnie przetworzony.

Wskazówka: Skopiuj nazwę ścieżki pliku `logger.properties` z danych wyjściowych zadania do elementu w środowisku PDSE agentów.

Na przykład można skopiować do podzbioru APATH:

```
/u/user_ID/fte/wmqmft/mqft/config/MQPH/loggers/LOGGER/logger.properties into member USS
```

Jest to przydatne w sytuacji, gdy konieczne jest wyświetlenie pliku właściwości.

Pliki śledzenia znajdują się w podkatalogu dzienników, na przykład:

```
/u/user_ID/fte/wmqmft/mqft/logs/MQPH/loggers/LOGGER/logs
```

Tworzenie tabel produktu Db2

Należy utworzyć tabele produktu Db2. Definicje znajdują się w pliku USS mqft/sql/ftelog_tables_zos.sql.

Utwórz element Db2 w środowisku PDSE. Edytuj ten podzbiór i użyj komendy COPY w wierszu komend. Skopiuj z pliku definicji USS.

Ponieważ wymagania specyficzne dla ośrodka mogą być bardzo różne, plik ten określa tylko podstawowe struktury tabel oraz obszar tabel, w którym będą się znajdować.

Obszar tabel jest określany przez skrypt SQL w celu zapewnienia, że jest on tworzony przy użyciu puli buforów o wielkości strony wystarczającej do przechowywania największych wierszy możliwych do utworzenia tabel. Należy zauważyć, że atrybuty, takie jak lokalizacje LOB itd. nie są określone.

Administrator bazy danych może zmodyfikować kopię tego pliku, aby zdefiniować te atrybuty związane z wydajnością.

W tym pliku przyjęto również domyślną nazwę schematu FTELOG, domyślną nazwę obszaru tabel FTELOGTS oraz nazwę bazy danych FTELOGDB. W razie potrzeby można zmienić te nazwy w celu dopasowania do istniejącej bazy danych i lokalnych konwencji nazewnictwa, postępując zgodnie z procesem opisanym w komentarzach na początku pliku.

Ważne: Za pomocą narzędzi dostępnych w trybie z połączeniem, takich jak **SPUFI**, można uruchamiać te komendy, ponieważ w pliku są komentarze, a programy wsadowe, takie jak **DSNTINAD**, nie akceptują komentarzy.

Uruchamianie zadania programu rejestrującego

Zmień nazwę, przejrzyj i wprowadź element BFGLGST, aby uzyskać komunikat BFGDB0023I: Program rejestrujący zakończył działania uruchamiania i jest teraz uruchomiony.

Operacje programu rejestrującego

Aby wyświetlić status programu rejestrującego, zmień nazwę, przejrzyj i wprowadź element BFGLGSH.

Aby zatrzymać program rejestrujący, zmień nazwę, przejrzyj i wyślij podzbiór BFGLGSP.

Zmienne środowiskowe dla produktu MFT w systemie z/OS

Jeśli komendy są uruchamiane bezpośrednio ze środowiska USS, lub własne skrypty JCL, po dostosowaniu i skonfigurowaniu należy ustawić liczbę zmiennych środowiskowych przed uruchomieniem skryptów konfiguracyjnych i administracyjnych udostępnianych przez produkt Managed File Transfer. Te zmienne należy ustawić dla każdego użytkownika i w każdym środowisku, z którego będą wywoływane skrypty.

Aby uniknąć konfliktów z innymi produktami, można wybrać utworzenie skryptu .wmqftec w katalogu osobistym. Skrypt .wmqftec jest następnie wywoływany przez każde ze skryptów produktu Managed File Transfer i można użyć tego skryptu do udostępnienia niestandardowych ustawień środowiska dla produktu Managed File Transfer.

Istnieje również jedna opcjonalna zmienna środowiskowa (BFG_WTO), którą można ustawić w celu wysyłania komunikatów do dziennika operatora podczas uruchamiania agentów z JCL.

<i>Tabela 49. Wymagane zmienne środowiskowe produktu z/OS</i>	
Zmienna środowiskowa	Wartość
BFG_JAVA_HOME	Położenie instalacji produktu Java . Więcej informacji na temat obsługiwanych wersji produktu Java zawiera sekcja <u>Wymagania systemowe dla produktu IBM MQ</u> .
BFG_DANE	Położenie katalogu danych dla produktu Managed File Transfer for z/OS. Jest to ścieżka do produktu <i>DATA_DIR</i> .
STEPLIB	Musi zawierać następujące zestawy danych produktu IBM MQ : <ul style="list-style-type: none"> • SCSQAUTH • SCSQANLE • SCSQLOAD <p>Aby uruchomić komponent programu rejestrującego bazy danych w systemie z/OS , biblioteka STEPLIB musi również zawierać następujące zestawy danych Db2 w podanej kolejności:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SDSNEXIT • SDSNLOD2 • SDSNLOAD
LIBPATH	Musi zawierać położenie bibliotek IBM MQJava w obszarze z/OS UNIX System Services (dla IBM MQ 8.0, wartością domyślną jest /mqm/V8R0M0/java/lib).

Poniżej został przedstawiony przykład `.profile` , który poprawnie konfiguruje zmienne środowiskowe dla produktu Managed File Transfer:

```
LIBPATH=/mqm/V8R0M0/java/lib:$LIBPATH
STEPLIB=MQM.V800.SCSQAUTH:MQM.V800.SCSQANLE:MQM.V800.SCSQLOAD
PATH=/u/ftuser/bin:/u/ftuser/J7.0/bin:/bin:/usr/bin:/u/ftuser/extras/bin:/bin:$PATH
BFG_JAVA_HOME=/u/ftuser/J7.0
BFG_DATA=/u/ftuser/DATA_DIR
export PATH LIBPATH STEPLIB BFG_JAVA_HOME BFG_DATA
```

Opcjonalnie można również ustawić następujące zmienne środowiskowe:

Tabela 50. Opcjonalna zmienna środowiskowa z/OS

Zmienna środowiskowa	Wartość
BFG_WTO	<p>Dla BFG_WTO zostanie włączona jedna z następujących wartości:</p> <ul style="list-style-type: none"> • YES • WŁĄCZ • PRAWDA <p>Jedna z poniższych wartości spowoduje wyłączenie BFG_WTO. W przypadku tych wartości nie jest rozróżniana wielkość liter.</p> <ul style="list-style-type: none"> • NULL • NO • WYŁĄCZ • FALSE <p>Włącza rejestrowanie produktu z/OS . Ta zmienna środowiskowa jest domyślnie wyłączona.</p> <p>Komunikaty zapisywane w dzienniku zdarzeń agenta są również zapisywane w narzędziu do dziennika operatora z/OS , co umożliwia łatwiejszy dostęp do produktów automatyzacji podczas uruchamiania agenta z JCL. Kod trasy to Programmer Information (11), a kod deskryptora to Informational (12).</p>

Tabela 50. Opcjonalna zmienna środowiskowa z/OS (kontynuacja)

Zmienna środowiskowa	Wartość
Bfg_group_name	<p>Grupa plików mqm jest zwykle powiązana z plikami danych konfiguracyjnych produktu Managed File Transfer i komendami. W rezultacie wszyscy użytkownicy, którzy są członkami grupy mqm, mogą uzyskiwać dostęp do konfiguracji produktu Managed File Transfer i wprowadzać zmiany. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja Uprawnienia do systemu plików dla produktu MFT w produkcie IBM MQ.</p> <p>W przypadku systemu z/OS grupa plików jest jednostką systemu plików USS, a grupa plików mqm nie musi być zdefiniowana. Za pomocą zmiennej środowiskowej BFG_GROUP_NAME można zdefiniować alternatywną, istniejącą grupę systemów plików USS serwera z/OS dla plików danych konfiguracyjnych Managed File Transfer. Na przykład w wierszu komend powłoki USS:</p> <pre>export BFG_GROUP_NAME=FTEGB</pre> <p>która definiuje grupę FTEGB, która ma być powiązana z dowolnymi utworzoną/plikami konfiguracyjnymi dla bieżącej sesji USS.</p> <p>Wartość BFG_GROUP_NAME można ustawić na pustą wartość lub ją usunąć.</p> <p>Jeśli komenda fteMigrateAgent została uruchomiona w systemie z/OS z wartością zmiennej środowiskowej BFG_GROUP_NAME ustawioną na wartość niepustą, komenda sprawdza, czy użytkownik jest członkiem grupy o nazwie określonej przez zmienną BFG_GROUP_NAME. Jeśli użytkownik nie znajduje się w grupie o podanej nazwie, może zgłosić komunikat o błędzie BFGCL0502E: Nie masz uprawnień do wykonania żądanej operacji. i nie można go uruchomić. Szczegółowe informacje na temat kryteriów, które muszą spełniać użytkownik, aby pomyślnie uruchomić tę komendę, można znaleźć w sekcji fteMigrateAgent.</p>

Pliki właściwości konfiguracyjnych

Podsumowanie właściwości, które są używane w produkcie Managed File Transfer.

- [Plik MFT coordination.properties](#)
- [Plik MFT command.properties](#)
- [Plik MFT agent.properties](#)
- [Plik właściwości konfiguracyjnych programu rejestrującego](#)

Konfigurowanie produktu MFT dla programu z/OS Automatic Restart Manager (ARM)

Managed File Transfer jest aplikacją z włączoną obsługą ARM.

Zanim rozpocznie

Więcej informacji na temat włączania ARM i definiowania strategii ARM dla używanego systemu zawiera sekcja [Używanie menedżera automatycznego restartu \(ARM\) serwera z/OS](#).

Jeśli użytkownik chce użyć programu MFT DB Logger do automatycznego restartowania i ponownego nawiązania połączenia z bazą danych Db2, to ARM jest jedynym dostępnym obsługiwany menedżerem restartu.

O tym zadaniu

Za pomocą agentów ARM, agentów i programów rejestrujących można skonfigurować restartowanie, ustawiając właściwości agenta/programu rejestrującego `armELEMTYPE` i `armELEMENT`. Właściwość `armELEMTYPE` definiuje typ elementu ARM, a właściwość `armELEMENT` jest nazwą elementu, który ma zostać zarejestrowany w menedżerze ARM:

- Można ustawić parametr `ELEMTYPE` agenta na `SYSBFGAG`, a parametr `armELEMENT` może być zgodny z nazwą agenta.
- Można ustawić parametr `ELEMTYPE` programu rejestrującego na `SYSBFGLG`, a element `armELEMENT` może być ustawiony tak, aby odpowiadał nazwie programu rejestrującego.

Uwaga: Agenty i programy rejestrujące skonfigurowane do restartowania przez ARM mogą być uruchamiane z powodzeniem tylko z zadania wsadowego lub z uruchomionego zadania. Próby uruchomienia agenta lub programu rejestrującego z poziomu wiersza komend USS bezpośrednio nie powiodą się z kodem przyczyny błędu ARM.

Przykład

Następujący przykład strategii restartowania definiuje agent `BFGFT7CAG1` jako zależny od menedżera kolejek `FT7C`:

```
RESTART_ORDER
  LEVEL (3)
  ELEMENT_TYPE (SYSBFGAG, SYSBFGLG)

RESTART_GROUP (GROUP7C)
  ELEMENT (SYSMQGRFT7C)
  ELEMENT (BFGFT7CAG1)
  RESTART_ATTEMPTS (3, 300)
```

Przykład: tworzenie JCL dla agentów Managed File Transfer w systemie z/OS

Te informacje umożliwiają wygenerowanie kodu JCL, który może zostać użyty do utworzenia i uruchomienia agenta w systemie IBM MQ for z/OS.

Kopiowanie przykładowej biblioteki

Wykonaj następującą procedurę:

1. Utwórz kopię biblioteki `SBFGCMDS` (patrz [“Skopiuj SBFGCMDS, aby utworzyć bibliotekę JCL”](#) na stronie 707), otwierając bibliotekę.

Większość elementów, które rozpoczynają się od `BFGX`, `BFGY` lub `BFGZ`, są szablonami używanymi do generowania dostosowanego JCL dla agenta w późniejszym czasie.

Ważnym elementem jest BFGCOPY.

2. Otwórz BFGCOPY i zastąp:

++ podpowa_biblioteka ++

Z nazwą biblioteki SBFGCMDS, która została zainstalowana jako część produktu.

++ biblioteka-usługi ++

Z nazwą biblioteki, która ma być używana dla agenta (biblioteka docelowa).

3. Wprowadź zadanie i dysponujesz nową biblioteką, której można użyć.

Edytuj BFGCUSTM

Wykonaj następującą procedurę:

1. Otwórz nową bibliotekę, aby można było edytować element BFGCUSTM (patrz [“Edytowanie elementu BFGCUSTM”](#) na stronie 707)

2. Zmodyfikuj wszystkie parametry w podzbiorze, które są ujęte w znaki ++ , i zastąp je odpowiednimi wartościami. Na przykład zmień:

++ bfg_prod ++

Aby wskazać katalog USS, w którym zainstalowano produkt IBM MQ Managed File Transfer for z/OS .

++ bfg_data ++

Katalog USS, w którym ma być zapisana konfiguracja produktu IBM MQ Managed File Transfer for z/OS .

++ typ_usługi ++

Do słowa AGENT

++ nazwa_agenta ++

Aby być nazwą agenta

Uwagi:

1. Niektóre pozycje, takie jak ++options++ wymagane dla właściwości CLEAN_AGENT_PROPS, nie są potrzebne i dlatego należy je usunąć.

2. Pełną listę wszystkich parametrów w podzbiorze BFGCUSTM zawiera sekcja [“Zanim rozpoczniesz”](#) na stronie 702 wraz z opisem wartości, które powinny być zawarte w tych parametrach.

Wyślij zadanie JCL BFGCUSTM

Wykonaj następującą procedurę:

1. Wprowadź zadanie.

2. Wyjdź z biblioteki w ISPF.

Jest to konieczne ze względu na to, że zadanie BFGCUSTM aktualizuje bibliotekę i nie może wykonać tej czynności, gdy biblioteka jest otwarta.

3. Gdy zadanie zakończy działanie, sprawdź protokół zadania.

Zostanie wyświetlona pewna liczba komunikatów wskazująca, że w bibliotece zostały utworzone nowe elementy.

Każdy z tych elementów zawiera kod JCL, który może być używany do wykonywania konkretnych zadań dla agenta. Listę tych elementów można znaleźć w sekcji [“Skrypty JCL komend agenta i programu rejestrującego produktu z/OS”](#) na stronie 717 wraz z komendami IBM MQ Managed File Transfer , do których one odpowiadają.

Wyślij BFGAGCR w celu utworzenia agenta

Nowy element BFGAGCR zawiera zadanie JCL, które [tworzy agenta](#) , wywołując komendę **fteCreateAgent** .

Wykonaj następującą procedurę:

1. Otwórz element BFGAGCR.

Należy sprawdzić, czy BFGAGCR został wypełniony nazwą użytkownika:

- Agent
- menedżer kolejek agenta
- Menedżer kolejek koordynacji dla topologii produktu MFT

2. Wyślij członka BFGAGCR.

Gdy członek działa, jest to:

- Tworzy wymagane pliki konfiguracyjne dla agenta.
- Łączy się z menedżerem kolejek agenta i tworzy kolejki systemowe, które są wymagane przez agenta, używając CSQUTIL.
- Rejestruje agenta w menedżerze kolejek koordynacji.

Uruchom agenta, wysyłając BFGAGST

Wykonaj następującą procedurę:

1. Wyślij element BFGAGST. Informacje na temat różnych komend, które pokazują, że agent działa poprawnie, zawiera sekcja [using the agent](#) (używanie agenta).
2. Po zakończeniu zadania sprawdź, czy w protokole zadania znajdują się następujące komunikaty:

```
BFGAG0058I: The agent has successfully initialized.  
BFGAG0059I: The agent has been successfully started.
```

co oznacza, że agent jest uruchomiony, działa i jest gotowy do wykonania operacji przesyłania zarządzanego.

Przeniesienie agenta MFT do nowej partycji LPAR z/OS

Czasami konieczne jest przeniesienie agenta IBM MQ Managed File Transfer for z/OS z jednej partycji LPAR do innej, zachowując jednocześnie agenta w tej samej topologii IBM MQ Managed File Transfer z tymi samymi menedżerami kolejek koordynacji i komend. Kroki, które należy wykonać, zależą od tego, w jaki sposób migrowany agent został pierwotnie utworzony.

O tym zadaniu

Przenieś agenta IBM MQ Managed File Transfer for z/OS w jeden z następujących sposobów:

- Jeśli agent został pierwotnie utworzony przy użyciu dostosowanej wersji biblioteki SBFGCMD5, należy użyć biblioteki w celu jej odtworzenia na nowej partycji LPAR.
- Jeśli agent został pierwotnie utworzony za pomocą komend USS, należy użyć komend, aby odtworzyć je na nowej partycji LPAR.

Uwaga:

Zaplanowane transfery i szablony przesyłania są zapisywane w menedżerze kolejek koordynacji dla topologii produktu IBM MQ Managed File Transfer. W przypadku tego zadania założono, że menedżer kolejek koordynacji nie jest częścią pracy przenoszenia. W tym przypadku wszystkie zaplanowane transfery i szablony przesyłania powiązane z przenoszonym agentem pozostają w istniejącym menedżerze kolejek koordynacji po zakończeniu przenoszenia.

Procedura

- Przenieś agenta utworzonego za pomocą dostosowanej wersji biblioteki SBFGCMD5.

Jeśli agent został utworzony przy użyciu dostosowanej wersji biblioteki SBFMCMDS, można użyć tej biblioteki w celu ponownego utworzenia środowiska IBM MQ Managed File Transfer for z/OS oraz konfiguracji agenta na nowej partycji LPAR. W tym celu wykonaj następujące działania:

1. Skopiuj dostosowaną wersję biblioteki z oryginalnej partycji LPAR do nowej partycji LPAR.
2. Zmodyfikuj element BFGCUSTM w dostosowanej wersji biblioteki na nowej partycji LPAR i upewnij się, że wartości parametrów są nadal poprawne.
3. Uruchom element BFGCUSTM w nowej partycji LPAR, aby utworzyć wszystkie zadania JCL niezbędne do skonfigurowania środowiska i utworzenia agenta.
4. Uruchom element BFGCFR, aby zdefiniować menedżer kolejek koordynacji, który ma być używany przez agenta na nowej partycji LPAR, i utwórz strukturę katalogów potrzebną do przechowywania konfiguracji produktu IBM MQ Managed File Transfer .
5. Następnie należy uruchomić element BFGCMCR, aby zdefiniować menedżer kolejek komend, który ma być używany przez agenta na nowej partycji LPAR.
6. Uruchom element BFGAGCR, aby ponownie utworzyć agenta i jego konfigurację.
7. Upewnij się, że kolejki systemowe używane przez agenta istnieją w menedżerze kolejek dla tego agenta.

Jeśli z przenoszonym agentem są powiązane monitory zasobów, należy ponownie utworzyć monitory w nowym agencie. W tym celu wykonaj następujące działania:

1. Na oryginalnej partycji LPAR uruchom element BFGMCLI, aby wyeksportować definicje dla monitora zasobów powiązane z oryginalnym agentem do plików XML.
 2. Skopiuj pliki XML zawierające definicje monitora zasobów do nowej partycji LPAR.
 3. Należy użyć elementu BFGMNCRS w bibliotece SBFMCMDS na nowej partycji LPAR, aby zaimportować definicje monitora zasobów zapisane w plikach XML. Powoduje to, że monitory są tworzone na nowym agencie.
- Przenieś agenta utworzonego za pomocą komend działających w USS.

Jeśli agent został pierwotnie utworzony za pomocą komend USS, można użyć komend do ponownego utworzenia agenta na nowej partycji LPAR. W tym celu wykonaj następujące działania:

1. Uruchom komendę `fteSetupCoordination` na nowej partycji LPAR, aby zdefiniować menedżer kolejek koordynacji, który ma być używany przez agenta, i utwórz strukturę katalogów potrzebną do przechowywania konfiguracji produktu IBM MQ Managed File Transfer .
2. Uruchom komendę `fteSetupCommands` , aby zdefiniować menedżer kolejek komend, który ma być używany przez agenta na nowej partycji LPAR.
3. Uruchom komendę `fteCreateAgent` , aby ponownie utworzyć agenta i jego konfigurację.
4. Upewnij się, że kolejki systemowe używane przez agenta istnieją w menedżerze kolejek dla tego agenta.

Jeśli z przenoszonym agentem są powiązane monitory zasobów, należy ponownie utworzyć monitory w nowym agencie. W tym celu wykonaj następujące działania:

1. Na oryginalnej partycji LPAR uruchom komendę `fteListMonitors` , określając parametr `-ox` , aby wyeksportować definicje monitora zasobów, powiązane z oryginalnym agentem, do plików XML.
2. Skopiuj pliki XML zawierające definicje monitora zasobów do nowej partycji LPAR.
3. Uruchom komendę `fteCreateMonitor` na nowej partycji LPAR, określając parametr `-ix` , aby zaimportować definicje monitora zasobów zapisane w plikach XML. Powoduje to, że monitory są tworzone na nowym agencie.

Korzystanie z programu Managed File Transfer for z/OS z programem uruchamiającym JZOS Java

Instrukcje zawarte w tym temacie można zastosować jako alternatywną metodę korzystania z produktu Managed File Transfer w przedsiębiorstwie w systemie IBM MQ for z/OS .

Przegląd

Program Managed File Transfer for z/OS (MFT) korzysta ze standardowej procedury instalacji produktu z/OS . Alternatywnym sposobem uruchamiania komend produktu MFT jest użycie JCL i programu uruchamiającego Java JZOS.

Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [Program uruchamiający zadania wsadowe JZOS i pakiet narzędzi](#) .

Jeśli zadanie JCL nie powiedzie się poprawnie, należy zapoznać się z [Common MFT problems with JZOS](#).

Przykładowy kod JCL dla produktu IBM MQ 8.0 i nowszych wersji



Ostrzeżenie: W przypadku produktu IBM WebSphere MQ File Transfer Edition 7.0 parametry rozpoczynają się od FTE_ zamiast BFG_.

```
//JOHNDOEA JOB 1,MSGCLASS=H
// JCLLIB ORDER=(SCEN.MFT.JCL)      (1)
// INCLUDE MEMBER=BFGJCL8           (2)
// DD * (2A)
. ${BFG_PROD}/bin/fteBatch createAgent (3)
export IBM_JAVA_OPTIONS="${BFG_JAVA_OPTIONS} ${BFG_LANG}" (4)
export JZOS_MAIN_ARGS="${BFG_MAIN_ARGS}" (4)
//MAINARGS DD *
-agentName MYAGENT (5)
-f
-agentQMgr MQPD
-p MQPD
/*
```

gdzie:

- (1) jest położeniem dołączonych instrukcji JCL.
- (2) Dołącz określony element JCL z położenia w 1)
- (2A) Ta opcja rozszerza instrukcję // STDENV-patrz poniżej.
- (3) To jest polecenie do wykonania, bez początkowego przedrostka fte
- (4) Te wiersze są wymagane, ustawiają informacje dla JZOS
- (5) Parametry komendy
- Element BFGJCL8 (można wybrać własną nazwę) wywołuje program JZOS. Ten element ma STEPLIB i inne JCL wymagane do uruchomienia produktu MFT.

Inne JCL, które należy uwzględnić

Należy uwzględnić JCL dla bibliotek produktu IBM MQ for z/OS , a jeśli używany jest program rejestrujący Db2 , biblioteki produktu Db2 .

Na przykład:

```
//WMQFTE EXEC PGM=JVMLDM86,REGION=0M PARM='+T' (1)
//STEPLIB DD DSN=SYS1.SIEALNKE,DISP=SHR (2)
//* MQ libraries
// DD DSN=MQM.V800.SCSQAUTH,DISP=SHR MQ Bindings
// DD DSN=MQM.V800.SCSQANLE,DISP=SHR MQ Bindings
// DD DSN=MQM.V800.SCSQLOAD,DISP=SHR MQ Bindings

//* DB2 libraries
// DD DISP=SHR,DSN=SYS2.DB2.V10.SDSNEXIT.DBCP
// DD DISP=SHR,DSN=SYS2.DB2.V10.SDSNLOAD
// DD DISP=SHR,DSN=SYS2.DB2.V10.SDSNLOAD2
//SYSOUT DD SYSOUT=H
//SYSPRINT DD SYSOUT=H
//STDOUT DD SYSOUT=H
//STDERR DD SYSOUT=H

//STDENV DD DSN=SCEN.MFT.JCL(BFGZENV8),DISP=SHR (3)
```

gdzie:

- (1) jest nazwą programu JZOS. Sprawdź wersję SYS1.SIEALNKE dla wersji w systemie. Dodaj, PARM = '+T', aby uzyskać dodatkową diagnostykę.
- (2) Jest to zestaw danych z programem JZOS.
- (3) Jest to nazwa podzbioru skryptu powłoki. Definiuje ona parametry wymagane przez produkt MFT. Patrz [“Skrypt powłoki do zdefiniowania MFT” na stronie 731.](#)

Może to być dowolny zestaw danych i element. Musi on być ostatni w pliku, ponieważ zadanie JCL rozszerza to zadanie. Patrz 2A w podręczniku [“Przykładowy kod JCL dla produktu IBM MQ 8.0 i nowszych wersji” na stronie 730.](#)

Skrypt powłoki do zdefiniowania MFT

W przykładzie [“Inne JCL, które należy uwzględnić” na stronie 730](#) jest używany element BFGZENV8 . Jest to oparte na profilu JZOS.

Można użyć tego samego pliku konfiguracyjnego dla serwerów MFT V8 i IBM WebSphere MQ File Transfer Edition 7.0, z niewielkimi zmianami. Należy pamiętać, że w wersjach wcześniejszych niż MFT V8 parametry zaczynają się od FTE. Patrz [“Przykładowy plik” na stronie 731.](#)

Musisz wiedzieć:

- Położenie, w którym zainstalowano produkt Java .
- Położenie bibliotek produktu IBM MQ for z/OS Java
- Położenie plików produktu MFT
- Identyfikator użytkownika musi należeć do określonej grupy, aby mógł być traktowany jako administrator produktu IBM MQ for z/OS . Potrzebna jest nazwa tej grupy.
- Jeśli komunikaty nie są używane w języku angielskim, należy wiedzieć, który język należy określić.

Przykładowy plik

```
# This is a shell script that configures
# any environment variables for the Java JVM.
# Variables must be exported to be seen by the launcher.
# Use PARM='+T' and set -x to debug environment script problems
set -x
# . /etc/profile
#
# Java configuration (including MQ Java interface)
#
export _BPXK_AUTOCVT="ON"
export JAVA_HOME="/java/java71_bit64_sr3_fp30/J7.1_64/"
export PATH="/bin:${JAVA_HOME}/bin/classic/"
LIBPATH="/lib:/usr/lib:${JAVA_HOME}/bin"
LIBPATH="$LIBPATH:${JAVA_HOME}/bin/classic"
LIBPATH=$LIBPATH:"/mqm/V8R0M0/java/lib/"
export LIBPATH

export BFG_JAVA_HOME="${JAVA_HOME}"
export BFG_WT0="YES"
export BFG_GROUP_NAME=MQADM
export BFG_PROD="/HMF8800/"
export BFG_CONFIG="/u/johndoe/fteconfig"
# export BFG_LANG=" -Duser.language=de "
export BFG_LANG=" "
```

gdzie:

export _BPXK_AUTOCVT = "ON "

Jest wymagane do konwersji kodu Unicode

export JAVA_HOME = "/java/java71_bit64/J7.1_64/"

Jest położeniem katalogu Java. Podaj nazwę ścieżki dla języka Java. Ten katalog zawiera katalogi bin i inne katalogi.

export PATH= "/bin: \${JAVA_HOME}/bin/classic/"

Konfiguruje instrukcję ścieżki dla wykonywalnych instrukcji języka Java.

LIBPATH= "/lib:/usr/lib:\${JAVA_HOME}/bin"

Konfiguruje ścieżkę do biblioteki dla wykonywalnych instrukcji języka Java

LIBPATH= " \$LIBPATH: \${JAVA_HOME}/bin/classic"

Dodaje więcej bibliotek Java do instrukcji LIBPATH.

LIBPATH=\$LIBPATH: "/mqm/V8R0M0/java/lib/"

Dodaje biblioteki produktu IBM MQ for z/OS w ścieżce biblioteki. Określ nazwę bibliotek produktu IBM MQ for z/OS w USS.

export LIBPATH

Powoduje udostępnienie zmiennej LIBPATH dla systemu JZOS

export BFG_JAVA_HOME = "\${JAVA_HOME}"

Ustawia wartość zmiennej środowiskowej BFG_JAVA_HOME na wartość podaną powyżej zmiennej JAVA_HOME.

export BFG_WTO = "TAK "

Ustawienie parametru BFG_WTO na wartość YES powoduje, że komunikaty będą wyświetlane w protokole zadania przy użyciu WTO.

export BFG_GROUP_NAME=MQADM

Identyfikatory użytkowników, które należą do określonej grupy, są uważane za administratorów produktu IBM MQ for z/OS .

export BFG_PROD = "/HMF8800/"

Jest ścieżką, w której znajduje się kod MFT.

export BFG_DATA= "/u/johndoe/fteconfig"

Miejsce przechowywania informacji o konfiguracji produktu MFT.

export BFG_LANG = " -Duser.language= de"

Jest komentarzem instrukcji out w celu zdefiniowania języka jako języka niemieckiego

export BFG_LANG = ""

Określa język jako domyślny, angielski.

Zawartość produktu MFT w produkcie /lib/messages/BFGNVMessages_*.properties zawiera listę dostępnych języków. Wartością domyślną jest pozostawienie pustej wartości, co oznacza, że używany jest język angielski.

Dla opcji V7 należy określić:

```
export FTE_JAVA_HOME="${JAVA_HOME}"
export FTE_WTO="YES"
export FTE_GROUP_NAME=SCENU
export FTE_PROD=" "/HMF7100/"
export FTE_CONFIG="/u/johndoe/fteconfig"
export BFG_LANG=" "
```

Należy zauważyć, że /u/johndoe/fteconfig różni się od tego w BFG_DATA.

Zadania pokrewne

[“Konfigurowanie produktu Managed File Transfer for z/OS” na stronie 701](#)

Produkt Managed File Transfer for z/OS wymaga dostosowania, aby komponent mógł działać poprawnie.

[Planowanie dla produktu Managed File Transfer](#)



Konfigurowanie produktu MFT w systemie IBM i

Aby rozpocząć korzystanie z produktu Managed File Transfer po jego zainstalowaniu, należy zakończyć konfigurację menedżera kolejek koordynacji i agenta.

O tym zadaniu

Po zainstalowaniu należy uruchomić skrypty konfiguracyjne udostępnione przez produkt Managed File Transfer dla nowych menedżerów kolejek koordynacji i nowych agentów, aby można było używać menedżerów kolejek koordynacji i agentów do przesyłania plików. Następnie należy uruchomić agenty utworzone przez użytkownika.

Procedura

1. Dla wszystkich nowych menedżerów kolejek koordynacji: należy uruchomić komendy MQSC w pliku *coordination_qmgr_name.mqsc* w stosunku do menedżera kolejek koordynacji. Jeśli menedżer kolejek koordynacji nie znajduje się na tym samym komputerze, co instalacja, skopiuj plik skryptowy MQSC na komputer, na którym znajduje się menedżer kolejek, a następnie uruchom ten skrypt.

- a) W wierszu komend systemu IBM i uruchom powłokę qshell, używając następującej komendy: CALL QSHELL
- b) Przejdź do następującego katalogu: `/QIBM/UserData/mqm/mqft/config/coordination_qmgr_name`
- c) Wprowadź następującą komendę, zastępując nazwą *coordination_qmgr_name* nazwą menedżera kolejek:

```
/QSYS.LIB/QMQM.LIB/RUNMQSC.PGM coordination_qmgr_name < coordination_qmgr_name.mqsc
```

Zamiast tego można ręcznie skonfigurować menedżer kolejek koordynacji. Więcej informacji na ten temat zawiera [“Konfigurowanie menedżera kolejek koordynacji dla produktu MFT” na stronie 736](#).

2. Dla wszystkich nowych agentów: uruchom komendy MQSC w pliku *agent_name_create.mqsc* dla menedżera kolejek agenta.

Jeśli menedżer kolejek agenta nie znajduje się na tym samym komputerze, co agent, skopiuj plik skryptowy MQSC na komputer, na którym znajduje się menedżer kolejek, a następnie uruchom ten skrypt.

- a) W wierszu komend systemu IBM i uruchom powłokę qshell, używając następującej komendy: CALL QSHELL
- b) Przejdź do następującego katalogu: `/QIBM/UserData/mqm/mqft/config/agent_qmgr_name/agents`
- c) Wydadź następującą komendę, zastępując *agent_qmgr_name* nazwą menedżera kolejek agenta i zastępując *agent_name* nazwą agenta:

```
/QSYS.LIB/QMQM.LIB/RUNMQSC.PGM agent_qmgr_name < agent_name_create.mqsc
```

Zamiast tego można ręcznie skonfigurować menedżer kolejek agenta. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [“Konfigurowanie menedżerów kolejek agenta MFT” na stronie 737](#).

3. Jeśli podsystem QMFT nie został jeszcze uruchomiony jako część instalacji, w wierszu komend systemu IBM i uruchom podsystem QMFT za pomocą następującej komendy: STRSBS SBSB(QMQMMFT/QMFT) lub STRSBS QMQMMFT/QMFT .

4. Uruchom nowe agenty za pomocą komendy **fteStartAgent** .

- a) W wierszu komend systemu IBM i uruchom powłokę qshell, używając następującej komendy: CALL QSHELL
- b) Przejdź do następującego katalogu: `/QIBM/ProdData/mqm/bin`
- c) Wprowadź następującą komendę, zastępując agenta AGENT nazwą agenta:

```
./fteStartAgent AGENT
```

Co dalej

Zalecane jest skonfigurowanie przestrzeni prywatnych w celu ograniczenia obszarów systemu plików, do których agent może uzyskać dostęp. Ta funkcja jest opisana w sekcji [Praca ze środowiskiem testowym agenta MFT](#).

Pojęcia pokrewne

“Konfigurowanie produktu MFT do pierwszego użycia” na stronie 734

Niektóre zadania konfiguracyjne dla agentów Managed File Transfer i menedżerów kolejek muszą być wykonywane po raz pierwszy.

Konfigurowanie produktu MFT do pierwszego użycia

Niektóre zadania konfiguracyjne dla agentów Managed File Transfer i menedżerów kolejek muszą być wykonywane po raz pierwszy.

Łączenie z IBM MQ

Cała komunikacja sieciowa z menedżerami kolejek produktu IBM MQ, w tym komunikacja związana z produktem Managed File Transfer, obejmuje kanały produktu IBM MQ. Kanał IBM MQ reprezentuje jeden koniec łączy sieciowego. Kanały są klasyfikowane jako kanały komunikatów lub kanały MQI.

Managed File Transfer i kanały

Produkt Managed File Transfer używa kanałów MQI w celu łączenia agentów w trybie klienta z ich menedżerami kolejek agenta oraz do łączenia aplikacji komend (na przykład **fteCreateTransfer**) z ich menedżerami kolejek komend i koordynacji. W domyślnej konfiguracji połączenia te są wykonywane za pomocą kanału SVRCONN o nazwie SYSTEM.DEF.SVRCONN, który istnieje domyślnie we wszystkich menedżerach kolejek. Ze względu na te wartości domyślne nie ma potrzeby modyfikowania żadnych kanałów MQI dla podstawowej instalacji produktu Managed File Transfer.

Istnieje sześć typów punktów końcowych kanału komunikatów, ale ten temat obejmuje tylko pary nadawca-odbiorca. Informacje na temat innych kombinacji kanałów znajdują się w sekcji [Rozproszone komponenty kolejkowania](#).

Wymagane ścieżki komunikatów

Komunikaty produktu IBM MQ mogą przemieszczać się tylko przez kanały komunikatów, dlatego należy upewnić się, że kanały są dostępne dla wszystkich ścieżek komunikatów wymaganych przez produkt Managed File Transfer. Ścieżki te nie muszą być bezpośrednie; w razie potrzeby komunikaty mogą przechodzić przez pośrednie menedżery kolejek. Ten temat obejmuje tylko bezpośrednią komunikację punkt z punktem. Więcej informacji na temat tych opcji zawiera sekcja [Jak uzyskać dostęp do menedżera kolejek zdalnych](#).

Ścieżki komunikacyjne używane przez produkt Managed File Transfer są następujące:

Agent dla agenta

Każdy z dwóch agentów, które są przesyłane między powiązаныmi z nimi menedżerami kolejek, wymaga dwukierunkowej komunikacji między nimi. Ze względu na to, że ta ścieżka zawiera dane masowe, należy rozważyć, czy ścieżka jest krótka, szybka i tania, jak to tylko możliwe.

Agent do koordynacji

Komunikaty dziennika z agentów, które uczestniczą w przesyłaniu, muszą być w stanie dotrzeć do menedżera kolejek koordynacji.

Komenda do agenta

Każdy menedżer kolejek, który aplikacje komend lub IBM MQ Explorer (przy użyciu menedżera kolejek komend) nawiąże połączenie, musi być w stanie wysłać komunikaty do menedżerów kolejek agentów używanych przez te aplikacje do sterowania. Aby włączyć komunikaty zwrotne, które mają być wyświetlane przez komendy, należy użyć połączenia dwukierunkowego.

Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja *Weryfikowanie instalacji produktu IBM MQ dla platformy lub platform, które są używane w przedsiębiorstwie*.

Pojęcia pokrewne

“Konfigurowanie menedżera kolejek z wieloma instancjami do pracy z produktem MFT” na stronie 741
Począwszy od wersji IBM WebSphere MQ 7.0.1, tworzenie menedżerów kolejek z wieloma instancjami jest obsługiwane. Menedżer kolejek z wieloma instancjami jest restartowany automatycznie na serwerze rezerwowym. Produkt Managed File Transfer obsługuje połączenia z menedżerami kolejek agenta o wielu instancjach, menedżerem kolejek koordynacji z wieloma instancjami oraz menedżerem kolejek komend z wieloma instancjami.

Zadania pokrewne

“Konfigurowanie menedżerów kolejek sieciowych produktu MFT” na stronie 735

Jeśli sieć Managed File Transfer zawiera więcej niż jeden menedżer kolejek produktu IBM MQ, te menedżery kolejek produktu IBM MQ muszą mieć możliwość zdalnego komunikowania się ze sobą.

“Konfigurowanie menedżera kolejek koordynacji dla produktu MFT” na stronie 736

Po uruchomieniu komendy **fteSetupCoordination** uruchom skrypt

coordination_qmgr_name.mqsc w katalogu *MQ_DATA_PATH/mqft/config/*

coordination_qmgr_name, aby wykonać niezbędną konfigurację dla menedżera kolejek koordynacji.

Jeśli jednak chcesz wykonać tę konfigurację ręcznie, wykonaj następujące kroki w menedżerze kolejek koordynacji.

Konfigurowanie menedżerów kolejek sieciowych produktu MFT

Jeśli sieć Managed File Transfer zawiera więcej niż jeden menedżer kolejek produktu IBM MQ, te menedżery kolejek produktu IBM MQ muszą mieć możliwość zdalnego komunikowania się ze sobą.

O tym zadaniu

Menedżery kolejek można skonfigurować na dwa sposoby, aby mogły komunikować się ze sobą:

- W tym celu należy ustawić klaster menedżera kolejek produktu IBM MQ.

Więcej informacji na temat klastrów menedżera kolejek produktu IBM MQ oraz sposobu ich konfigurowania zawiera sekcja “Konfigurowanie klastra menedżera kolejek” na stronie 281.

- Konfigurowanie kanałów między menedżerami kolejek, które jest opisane w następujący sposób:

Konfigurowanie kanałów między menedżerami kolejek

Skonfiguruj następujące kanały komunikatów między menedżerami kolejek:

- Od menedżera kolejek agenta do menedżera kolejek koordynacji
- Z menedżera kolejek komend do menedżera kolejek agenta.
- Z menedżera kolejek agenta do menedżera kolejek komend (aby włączyć komunikaty zwrotne, które mają być wyświetlane przy użyciu komend).
- Z menedżera kolejek komend do menedżera kolejek koordynacji
- Z menedżera kolejek agenta do dowolnego innego menedżera kolejek agenta w sieci Managed File Transfer

Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania tej komunikacji, należy zacząć od następujących informacji: [Administrowanie zdalnymi obiektami produktu IBM MQ za pomocą MQSC](#).

Niektóre sugerowane przykładowe kroki to:

Procedura

1. Utwórz kolejkę transmisji w menedżerze kolejek produktu IBM MQ o tej samej nazwie, co menedżer kolejek koordynacji.

Można użyć następującej komendy MQSC:

```
DEFINE QLOCAL(coordination-qmgr-name) USAGE(XMITQ)
```

2. W menedżerze kolejek produktu IBM MQ utwórz kanał nadawczy do menedżera kolejek koordynacji produktu Managed File Transfer . Nazwa kolejki transmisji utworzonej w poprzednim kroku jest parametrem wymaganym dla tego kanału. If communication with Managed File Transfer for IBM WebSphere MQ 7.5 or Managed File Transfer agents is required, ensure the CONVERT parameter of the sender channel is set to `nie`. (Earlier versions of IBM WebSphere MQ File Transfer Edition always published messages in UTF-8 format, which means that any data conversion corrupts the message. Nie jest to konieczne dla agentów w systemie Managed File Transfer dla systemu IBM MQ 8.0 lub nowszego, ponieważ komunikaty są publikowane za pomocą pustego formatu.)

Można użyć następującej komendy MQSC:

```
DEFINE CHANNEL(channel-name) CHLTYPE(SDR) CONNAME('coordination-qmgr-host(coordination-qmgr-port)')
XMITQ(coordination-qmgr-name) CONVERT(NO)
```

Uwaga: Ustaw wartość CONVERT (NO), tylko jeśli jest to wymagane.

3. W menedżerze kolejek koordynacji produktu Managed File Transfer utwórz kanał odbiorczy dla menedżera kolejek produktu IBM MQ . Nadaj temu kanałowi odbiorcy tę samą nazwę, co kanał nadawczy w menedżerze kolejek produktu IBM MQ .

Można użyć następującej komendy MQSC:

```
DEFINE CHANNEL(channel-name) CHLTYPE(RCVR)
```

Co dalej

Następnie należy wykonać kroki konfiguracyjne dla menedżera kolejek koordynacji: [“Konfigurowanie menedżera kolejek koordynacji dla produktu MFT”](#) na stronie 736.

Konfigurowanie menedżera kolejek koordynacji dla produktu MFT

Po uruchomieniu komendy **fteSetupCoordination** uruchom skrypt `coordination_qmgr_name.mqsc` w katalogu `MQ_DATA_PATH/mqft/config/coordination_qmgr_name` , aby wykonać niezbędną konfigurację dla menedżera kolejek koordynacji. Jeśli jednak chcesz wykonać tę konfigurację ręcznie, wykonaj następujące kroki w menedżerze kolejek koordynacji.

O tym zadaniu

Procedura

1. Utwórz kolejkę lokalną o nazwie SYSTEM.FTE.
2. Dodaj SYSTEM.FTE w systemie SYSTEM.QPUBSUB.QUEUE.NAMELIST .
3. Utwórz temat o nazwie SYSTEM.FTE z łańcuchem tematu SYSTEM.FTE.
4. Upewnij się, że atrybuty dostarczania komunikatów nietrwałych (NPMMSGDLV) i dostarczania komunikatów trwałych (PMSGDLV) mają wartość SYSTEM.FTE jest ustawiony na wartość ALLAVAIL.
5. Upewnij się, że atrybut trybu publikowania/subskrypcji (PSMODE) menedżera kolejek koordynacji jest ustawiony na wartość ENABLED (Włączony).

Co dalej

Jeśli komenda `strmqm -c` została uruchomiona w menedżerze kolejek, który został skonfigurowany jako menedżer kolejek koordynacji, komenda usunie zmiany wprowadzone w [kroku 2](#) (dodając SYSTEM.FTE w systemie SYSTEM.QPUBSUB.QUEUE.NAMELIST lista nazw). Jest to spowodowane tym, że program `strmqm -c` ponownie tworzy domyślne obiekty produktu IBM MQ i wycofuje zmiany w produkcie Managed File Transfer . Z tego powodu, jeśli menedżer kolejek został uruchomiony z produktem `strmqm -c`, wykonaj jeden z następujących kroków:

- Uruchom ponownie skrypt `coordination_qmgr_name.mqsc` w menedżerze kolejek.

- Powtórz [krok 2](#).

Pojęcia pokrewne

[“łączenie zIBM MQ” na stronie 734](#)

Cała komunikacja sieciowa z menedżerami kolejek produktu IBM MQ , w tym komunikacja związana z produktem Managed File Transfer, obejmuje kanały produktu IBM MQ . Kanał IBM MQ reprezentuje jeden koniec łącza sieciowego. Kanały są klasyfikowane jako kanały komunikatów lub kanały MQI.

[“Konfigurowanie menedżera kolejek z wieloma instancjami do pracy z produktem MFT” na stronie 741](#)
Począwszy od wersji IBM WebSphere MQ 7.0.1 , tworzenie menedżerów kolejek z wieloma instancjami jest obsługiwane. Menedżer kolejek z wieloma instancjami jest restartowany automatycznie na serwerze rezerwowym. Produkt Managed File Transfer obsługuje połączenia z menedżerami kolejek agenta o wielu instancjach, menedżerem kolejek koordynacji z wieloma instancjami oraz menedżerem kolejek komend z wieloma instancjami.

Zadania pokrewne

[“Konfigurowanie menedżerów kolejek sieciowych produktu MFT” na stronie 735](#)

Jeśli sieć Managed File Transfer zawiera więcej niż jeden menedżer kolejek produktu IBM MQ , te menedżery kolejek produktu IBM MQ muszą mieć możliwość zdalnego komunikowania się ze sobą.

Odsyłacze pokrewne

[Koordynacja fteSetup](#)

Konfigurowanie menedżerów kolejek agenta MFT

Po zakończeniu instalacji uruchom skrypt `agent_name_create.mqsc` w katalogu `MQ_DATA_PATH/mqft/config/coordination_qmgr_name/agents/agent_name` , aby wykonać niezbędną konfigurację dla menedżera kolejek agenta. Jeśli jednak chcesz wykonać tę konfigurację ręcznie, wykonaj następujące kroki w menedżerze kolejek agenta.

Procedura

1. Utwórz kolejki operacji agenta.

Nazwy tych kolejek są następujące:

- SYSTEM.FTE.COMMAND.*nazwa_agenta*
- SYSTEM.FTE.DATA.*nazwa_agenta*
- SYSTEM.FTE.EVENT.*nazwa_agenta*
- SYSTEM.FTE.REPLY.*nazwa_agenta*
- SYSTEM.FTE.STATE.*nazwa_agenta*

Informacje na temat parametrów kolejki znajdują się w sekcji [Ustawienia kolejki agentaMFT](#).

2. Utwórz kolejki uprawnień agentów.

Nazwy tych kolejek są następujące:

- SYSTEM.FTE.AUTHADM1.*nazwa_agenta*
- SYSTEM.FTE.AUTHAGT1.*nazwa_agenta*
- SYSTEM.FTE.AUTHMON1.*nazwa_agenta*
- SYSTEM.FTE.AUTHOPS1.*nazwa_agenta*
- SYSTEM.FTE.AUTHSCH1.*nazwa_agenta*
- SYSTEM.FTE.AUTHTRN1.*nazwa_agenta*

Informacje na temat parametrów kolejki znajdują się w sekcji [Ustawienia kolejki agentaMFT](#).

Co dalej

Informacje na temat tworzenia i konfigurowania agenta mostu protokołu znajdują się w sekcji [fteCreateBridgeAgent \(tworzenie i konfigurowanie agenta mostu protokołu MFT\)](#) oraz [Konfigurowanie mostu protokołu dla serwera FTPS](#).

Tworzenie struktury przesyłania plików produktu IBM MQ

Strukturę produktu Managed File Transfer można skonfigurować na podstawie jednego agenta połączonego z menedżerem kolejek na tym samym komputerze.

O tym zadaniu

Konfiguracja produktu MFT jest przechowywana w strukturze plików w ścieżce IBM MQ DataPathna komputerze, na którym agent będzie się znajdował.

Następująca przykładowa konfiguracja dotyczy menedżera kolejek produktu MFT w systemie IBM MQ 8.0 o nazwie SAMPLECOORD (z wyłączonym zabezpieczeniem) i pojedynczego agenta MFT o nazwie SAMPLEAGENT:

```
+--- config
      +--- SAMPLECOORD
            +--- command.properties
            +--- coordination.properties
            +--- SAMPLECOORD.mqsc
            +--- agents
                  +--- SAMPLEAGENT
                        +--- agent.properties
                        +--- SAMPLEAGENT_create.mqsc
                        +--- SAMPLEAGENT_delete.mqsc

+---logs
      +--- SAMPLECOORD
            +--- agents
                  +--- SAMPLEAGENT
                        +--- logs
```

W tym przykładzie założono, że zabezpieczenia menedżera kolejek zostały wyłączone. Następujące komendy, uruchamiane w programie **runmqsc**, wyłączą zabezpieczenia po zrestartowaniu menedżera kolejek:

```
runmqsc queue manager
alter qmgr CONNAUTH(NONE);
alter qmgr CHLAUTH(DISABLED);
end;
```

W przypadku konfiguracji z włączonymi zabezpieczeniami w produkcie MFT for IBM MQ 8.0 lub nowszym produkt **CONNAUTH** wymaga wszystkich komend produktu MFT, które łączą się z menedżerem kolejek w celu podania identyfikatora użytkownika i hasła. Istnieje możliwość zastosowania dodatkowych parametrów **-mquserid** i **-mqpassword** dla każdej komendy lub zdefiniowania pliku **MQMFTCredentials.xml**. Poniższy przykładowy plik referencji definiuje ID użytkownika **fteuser**, dla którego hasło **MyPassword** ma być używane podczas nawiązywania połączenia z menedżerem kolejek **SAMPLECOORD**:

```
<tns:mqmftCredentials xmlns:tns="http://wmqfte.ibm.com/MQMFTCredentials"
  xmlns:xsi="https://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://wmqfte.ibm.com/MQMFTCredentials MQMFTCredentials.xsd">
  <tns:qmgr mqPassword="MyPassword" MyUserId="fteuser" name="SAMPLECOORD"/>
</tns:mqmftCredentials>
```

Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [Uwierzytelnianie połączeniaMFT i IBM MQ](#).

Uwagi:

- Aby znaleźć katalog konfiguracji produktu MFT, należy użyć komendy **fteDisplayVersion -v**.

- W przypadku użytkowników produktu z/OS plik `MQMFTCcredential.xml` może znajdować się w partycjonowanym zestawie danych ze zmiennym formatem rekordu (`RECFM = V`) lub niezdefiniowanym formatem rekordu (`RECFM = U`).
- Aby włączyć konfigurację z włączonymi zabezpieczeniami, należy dodać następujący parametr do poniższych kroków, aby powiązać informacje autoryzacyjne z odpowiednim menedżerem kolejek: `-credentialsFile full credential file path`.
- Hasło w postaci jawnego tekstu w `MQMFTCcredential.xml` może być zaciemnione przy użyciu następującej komendy:

```
fteObfuscate -credentialsFile full file path to MQMFTCcredentials.xml
```

Procedura

1. Utwórz menedżer kolejek koordynacji.

Menedżer kolejek koordynacji jest pojedynczym menedżerem kolejek, który jest używany do odbierania wszystkich informacji dotyczących dziennika przesyłania i statusu od swoich agentów. Uruchom następującą komendę:

```
fteSetupCoordination -coordinationQMgr coordination_qmgr_name
```

Spowoduje to utworzenie podstawowej konfiguracji najwyższego poziomu, a następnie utworzenie pliku skryptowego IBM MQ do wywołania `coordination_qmgr_name.mqsc`.

Następnie konfiguracja musi zostać załadowana do menedżera kolejek za pomocą następującej komendy IBM MQ :

```
runmqsc queue manager name < coordination_qmgr_name.mqsc
```

Uwaga: W przypadku połączenia klienta TCP z menedżerem kolejek można użyć następujących elementów:

```
fteSetupCoordination -coordinationQMgr coordination_qmgr_name
-coordinationQMgrHost coordination_qmgr_host -coordinationQMgrPort coordination_qmgr_port
-coordinationQMgrChannel coordination_qmgr_channel
```

Dla utworzonego `coordination_qmgr_name.mqsc` konieczne będzie uruchomienie komendy **runmqsc** na tym samym komputerze, na którym działa menedżer kolejek koordynacji.

2. Utwórz menedżer kolejek komend.

Menedżer kolejek komend jest pojedynczym menedżerem kolejek, który został wstępnie skonfigurowany w taki sposób, że infrastruktura IBM MQ może kierować żądania MFT do odpowiedniego agenta. Uruchom następującą komendę:

```
fteSetupCommands -connectionQMgr Command QM Name -p Coordination QM Name
```

Spowoduje to utworzenie pliku `command.properties` w katalogu koordynacji. Należy pamiętać, że `-p` jest opcjonalna i nie jest wymagana, jeśli komendy są skonfigurowane dla domyślnej koordynacji.

Uwaga: W przypadku połączenia klienta TCP z menedżerem kolejek można użyć następujących elementów:

```
fteSetupCommands -p coordination_qmgr_name -commandQMgr connection_qmgr_name
-commandQMgrHost connection_qmgr_host -commandQMgrPort connection_qmgr_port
-commandQMgrChannel connection_qmgr_channel
```

3. Utwórz agenta.

Agent jest aplikacją, która może wysyłać i odbierać pliki. Uruchom następującą komendę:


```
fteCreateAgent -p coordination_qmgr_name -agentName agent_name -agentQMGr agent_qmgr_name
```

Spowoduje to utworzenie konfiguracji agenta w ramach koordynacji i utworzenie pliku skryptowego IBM MQ w celu wywołania programu *agent_name*.mqsc w katalogu konfiguracji agenta.

Uruchom następującą komendę IBM MQ , aby załadować plik skryptowy IBM MQ do menedżera kolejek:

```
runmqsc agent_qmgr_name < agent_name_create.mqsc file
```

Uwaga: W przypadku połączenia klienta TCP z menedżerem kolejek można użyć następujących elementów:

```
fteCreateAgent -p coordination_qmgr_name -agentName agent_name -agentQMGr agent_qmgr_name  
-agentQMGrHost agent_qmgr_host -agentQMGrPort agent_qmgr_port -agentQMGrChannel  
agent_qmgr_channel
```

4. Uruchom agenta.

Uruchom następującą komendę:

```
fteStartAgent -p coordination_qmgr_name agentName
```

Agent zostanie uruchomiony w tle, a wiersz komend zostanie zwrócony. Aby sprawdzić, czy agent jest uruchomiony, uruchom następującą komendę:

```
fteListAgents -p coordination_qmgr_name
```

Pokazuje status agentów. Jeśli agent jest uruchomiony pomyślnie, jest on zgłaszany jako w stanie GOTOWY.

Wyniki

Podstawowa infrastruktura MFT jest gotowa do użycia, a teraz można użyć komendy **fteCreateTransfer** , aby zażądać transferu. Alternatywnie, jeśli dostępny jest IBM MQ Explorer , należy użyć wtyczek MFT w celu utworzenia i monitorowania przesyłania.

Więcej agentów można dodać do konfiguracji, powtarzając krok 3: Utwórz agenta. Jeśli używane jest połączenie klienta TCP, mogą one znajdować się na różnych komputerach. Dla różnych maszyn komendy **fteSetupCoordination** i **fteSetupCommands** muszą być powtarzane dla każdego komputera, jednak skrypty mqsc nie muszą być uruchamiane.

Bardziej złożone konfiguracje mogą mieć oddzielne menedżery kolejek dla koordynacji i każdego agenta. W takich przypadkach różne menedżery kolejek będą musiały być połączone ze sobą.

Zadania pokrewne

Co zrobić, jeśli agent MFT nie jest wyświetlany na liście przy użyciu komendy **fteListAgents**

Odsyłacze pokrewne

[Koordynacja fteSetup](#)

[Komendy fteSetup: utwórz plik MFT command.properties](#)

[Agent fteCreate](#)

fteObfuscate: szyfrowanie danych poufnych

[Format pliku referencji produktu MFT](#)

[Plik MFTagent.properties](#)

Konfigurowanie menedżera kolejek z wieloma instancjami do pracy z produktem MFT

Począwszy od wersji IBM WebSphere MQ 7.0.1, tworzenie menedżerów kolejek z wieloma instancjami jest obsługiwane. Menedżer kolejek z wieloma instancjami jest restartowany automatycznie na serwerze rezerwowym. Produkt Managed File Transfer obsługuje połączenia z menedżerami kolejek agenta o wielu instancjach, menedżerem kolejek koordynacji z wieloma instancjami oraz menedżerem kolejek komend z wieloma instancjami.

Konfigurowanie menedżera kolejek z wieloma instancjami

Ważne: Więcej informacji na temat konfigurowania menedżera kolejek z wieloma instancjami produktu IBM MQ zawiera sekcja “Menedżery kolejek z wieloma instancjami” na stronie 488. Przed podjęciem próby skonfigurowania menedżera kolejek z wieloma instancjami do pracy z produktem Managed File Transfer należy się upewnić, że zostały przeczytane te informacje.

Korzystanie z menedżera kolejek z wieloma instancjami jako menedżera kolejek agenta

Aby umożliwić agentowi nawiązanie połączenia zarówno z aktywną, jak i rezerwową instancją menedżera kolejek z wieloma instancjami, należy dodać właściwość `agentQMgrStandby` do pliku `agent.properties` agenta. Właściwość `agentQMgrStandby` definiuje nazwę hosta i numer portu używany dla połączeń klienckich dla instancji rezerwowej menedżera kolejek. Wartość właściwości musi być podana w formacie `CONNNAME MQ`, tj. `host_name(port_number)`.

Właściwość `agentQMgr` określa nazwę menedżera kolejek z wieloma instancjami. Właściwość `agentQMgrHost` określa nazwę hosta dla instancji aktywnej menedżera kolejek, a właściwość `agentQMgrPort` określa numer portu aktywnej instancji menedżera kolejek. Agent musi łączyć się w trybie klienta zarówno z instancją aktywną, jak i rezerwową menedżera kolejek z wieloma instancjami.

Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [Plik MFT agent.properties](#).

W tym przykładzie przedstawiono zawartość pliku `agent.properties` dla agenta AGENT1, który łączy się z menedżerem kolejek o wielu instancjach o nazwie QM_JUPITER. Aktywna instancja QM_JUPITER znajduje się w systemie host1 i korzysta z portu o numerze 1414 dla połączeń klienckich. Instancja rezerwowa QM_JUPITER znajduje się w systemie host2 i używa portu o numerze 1414 dla połączeń klientów.

```
agentName=AGENT1
agentDesc=
agentQMgr=QM_JUPITER
agentQMgrPort=1414
agentQMgrHost=host1
agentQMgrChannel=SYSTEM.DEF.SVRCONN
agentQMgrStandby=host2(1414)
```

Korzystanie z menedżera kolejek z wieloma instancjami jako menedżera kolejek koordynacji

Aby włączyć połączenia zarówno z aktywną, jak i rezerwową instancją menedżera kolejek koordynacji z wieloma instancjami, należy dodać właściwość `coordinationQMgrStandby` do wszystkich plików `coordination.properties` w topologii produktu Managed File Transfer.

Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [Plik MFT coordination.properties](#).

W tym przykładzie wyświetlana jest zawartość pliku `coordination.properties`, który określa szczegóły połączenia z menedżerem kolejek koordynacji o wielu instancjach o nazwie QM_SATURN. Aktywna instancja klasy QM_SATURN znajduje się w systemie `coordination_host1` i używa numeru

portu 1420 dla połączeń klientów. Instancja rezerwowa QM_SATURN znajduje się w systemie coordination_host2 i używa numeru portu 1420 dla połączeń klientów.

```
coordinationQMgr=QM_SATURN
coordinationQMgrHost=coordination_host1
coordinationQMgrPort=1420
coordinationQMgrChannel=SYSTEM.DEF.SVRCONN
coordinationQMgrStandby=coordination_host2(1420)
```

Autonomiczny program rejestrujący produktu Managed File Transfer musi zawsze łączyć się z jego menedżerem kolejek w trybie powiązań. Jeśli używany jest autonomiczny program rejestrujący z menedżerem kolejek koordynacji z wieloma instancjami, należy połączyć autonomiczny program rejestrujący w inny sposób w trybie powiązań z innym menedżerem kolejek. Kroki, które należy wykonać, są opisane w sekcji [“Alternatywne konfiguracje dla autonomicznego programu rejestrującego produktu MFT” na stronie 756](#). Należy zdefiniować kanały między menedżerem kolejek autonomicznego programu rejestrującego a menedżerem kolejek koordynacji z nazwą hosta i numerem portu dla obu instancji menedżera kolejek koordynacji z wieloma instancjami. Informacje na temat sposobu wykonania tej czynności zawiera sekcja [“Menedżery kolejek z wieloma instancjami” na stronie 488](#).

Wtyczka Managed File Transfer dla programu IBM MQ Explorer łączy się z menedżerem kolejek koordynacji w trybie klienta. Jeśli aktywna instancja menedżera kolejek koordynacji z wieloma instancjami nie powiedzie się, instancja rezerwowa menedżera kolejek koordynacji staje się aktywna, a wtyczka ponownie nawiąże połączenie.

The Managed File Transfer commands **fteList*** and **fteShowAgentDetails** connect directly to the coordination queue manager. Jeśli aktywna instancja koordynacji na wielu instancjach jest niedostępna, te komendy podejmą próbę nawiązania połączenia z instancją rezerwową menedżera kolejek koordynacji.

Korzystanie z menedżera kolejek z wieloma instancjami jako menedżera kolejek komend

Aby włączyć połączenia zarówno z aktywną, jak i rezerwową instancją menedżera kolejek komend z wieloma instancjami, należy dodać właściwość connectionQMgrStandby do wszystkich plików command.properties w topologii produktu Managed File Transfer .

Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [Plik MFT command.properties](#) .

W tym przykładzie przedstawiono zawartość pliku command.properties , który określa szczegóły połączenia z menedżerem kolejek komend o wielu instancjach o nazwie QM_MARS. Aktywna instancja QM_MARS znajduje się w systemie command_host1 i używa numeru portu 1424 dla połączeń klientów. Instancja rezerwowa QM_MARS znajduje się w systemie command_host2 i korzysta z portu o numerze 1424 dla połączeń klienckich.

```
connectionQMgr=QM_SATURN
connectionQMgrHost=command_host1
connectionQMgrPort=1424
connectionQMgrChannel=SYSTEM.DEF.SVRCONN
connectionQMgrStandby=command_host2(1424)
```

Pojęcia pokrewne

[“łączenie z IBM MQ” na stronie 734](#)

Cała komunikacja sieciowa z menedżerami kolejek produktu IBM MQ , w tym komunikacja związana z produktem Managed File Transfer, obejmuje kanały produktu IBM MQ . Kanał IBM MQ reprezentuje jeden koniec łącza sieciowego. Kanały są klasyfikowane jako kanały komunikatów lub kanały MQI.

Zadania pokrewne

[“Konfigurowanie menedżerów kolejek sieciowych produktu MFT” na stronie 735](#)

Jeśli sieć Managed File Transfer zawiera więcej niż jeden menedżer kolejek produktu IBM MQ , te menedżery kolejek produktu IBM MQ muszą mieć możliwość zdalnego komunikowania się ze sobą.

[“Konfigurowanie menedżera kolejek koordynacji dla produktu MFT” na stronie 736](#)

Po uruchomieniu komendy **fteSetupCoordination** uruchom skrypt `coordination_qmgr_name.mqsc` w katalogu `MQ_DATA_PATH/mqft/config/coordination_qmgr_name`, aby wykonać niezbędną konfigurację dla menedżera kolejek koordynacji. Jeśli jednak chcesz wykonać tę konfigurację ręcznie, wykonaj następujące kroki w menedżerze kolejek koordynacji.

Zachowywanie komunikatów dziennika produktu MFT

Program Managed File Transfer wysyła informacje o postępie przesyłania plików i dziennika do menedżera kolejek koordynacji. Menedżer kolejek koordynacji publikuje te informacje w dowolnych subskrypcjach zgodnych z SYSTEM.FTE. Jeśli nie ma subskrypcji, informacje te nie są zachowywane.

Sposoby zapewnienia, że informacje są zachowywane

Jeśli informacje o postępie przesyłania lub dzienniku są istotne dla firmy, należy wykonać jeden z następujących kroków, aby upewnić się, że informacje są zachowywane:

- Program rejestrujący bazy danych Managed File Transfer służy do kopiowania komunikatów publikowanych w systemie SYSTEM.FTE/Log, aby uzyskać bazę danych Oracle lub Db2.
- Zdefiniuj subskrypcję dla SYSTEM.FTE, który przechowuje publikacje w kolejce produktu IBM MQ. Zdefiniuj tę subskrypcję przed przestaniem wszystkich operacji przesyłania plików, aby zapewnić, że wszystkie komunikaty o postępie i dzienniku są zachowywane w kolejce.
- Napisz aplikację, która korzysta z interfejsu kolejki komunikatów (MQI) lub IBM MQ JMS, aby utworzyć trwałą subskrypcję i przetworzyć publikacje dostarczane do subskrypcji. Ta aplikacja musi działać przed przestaniem wszystkich plików w celu zapewnienia, że aplikacja odbiera wszystkie komunikaty o postępie i dzienniku.

Każde z tych podejść zostało opisane bardziej szczegółowo w kolejnych sekcjach.

Nie należy polegać na wtyczce produktu IBM MQ Explorer w celu zachowania informacji o dzienniku.

Korzystanie z programu rejestrującego bazy danych Managed File Transfer w celu zachowania komunikatów dziennika

Program rejestrujący bazy danych jest opcjonalnym komponentem produktu Managed File Transfer, który może być używany do kopiowania informacji dziennika do bazy danych na potrzeby analizy i kontroli. Program rejestrujący bazy danych jest autonomiczną aplikacją produktu Java, która jest instalowana w systemie, który udostępnia menedżer kolejek koordynacji i bazę danych. Więcej informacji na temat programu rejestrującego bazy danych zawiera sekcja [“Konfigurowanie programu rejestrującego produktu MFT” na stronie 744](#).

Zachowywanie postępu i protokołowanie komunikatów przy użyciu wtyczki IBM MQ Explorer

Gdy instancja wtyczki IBM MQ Explorer zostanie uruchomiona po raz pierwszy, instancja tworzy trwałą subskrypcję menedżera kolejek koordynacji. Ta trwałą subskrypcja jest używana do gromadzenia informacji wyświetlanych w widokach **Dziennik przesyłania** i **Postęp bieżącego przesyłania**.

Aby pokazać, przez kogo została utworzona subskrypcja, nazwa trwałej subskrypcji jest poprzedzana przedrostkiem zawierającym wtyczkę IBM MQ Explorer MFT, nazwę hosta i nazwę użytkownika (na przykład `MQExplorer_MFT_Plugin_HOST_TJWatson`).

Ten przedrostek jest dodawany na wypadek, gdy administrator chce usunąć trwałą subskrypcję, która nie jest już aktywna przez instancję wtyczki IBM MQ Explorer.

Korzystanie z trwałej subskrypcji menedżera kolejek koordynacji może spowodować utworzenie komunikatów w systemie SYSTEM.MANAGED.DURABLE. Jeśli istnieje sieć Managed File Transfer o dużej pojemności, należy użyć wtyczki IBM MQ Explorer w sposób rzadko lub w obu tych przypadkach, aby dane komunikatu mogły wypełnić lokalny system plików.

Aby to uniemożliwić, można wskazać, że wtyczka IBM MQ Explorer używa nietrwalej subskrypcji menedżera kolejek koordynacji. Wykonaj następujące kroki we wtyczce IBM MQ Explorer:

1. Wybierz opcję **Okna > Preferencje > MQ Explorer > Managed File Transfer**.
2. Z listy **Typ subskrypcji dziennika przesyłania** wybierz pozycję NON_DURABLE (nietrwala).

Zapisywanie publikacji w kolejce produktu IBM MQ

Aby zapisać komunikaty dziennika lub postępu w kolejce produktu IBM MQ, należy skonfigurować subskrypcję menedżera kolejek koordynacji, która przekazuje komunikaty do tej kolejki. Na przykład, aby przesłać wszystkie komunikaty dziennika do kolejki o nazwie LOG.QUEUE, wprowadź następującą komendę MQSC:

```
define sub(MY.SUB) TOPICSTR('Log/#') TOPICOBJ(SYSTEM.FTE) DEST(LOG.QUEUE)WSHEMA(TOPIC)
```

Po przestaniu komunikatów dziennika do kolejki produktu IBM MQ są one utrwalane w kolejce do momentu ich przetworzenia przez aplikację IBM MQ korzystającą z tej kolejki.

Pisanie aplikacji, które zarządzają trwałą subskrypcją systemu SYSTEM.FTE, temat


Istnieje możliwość napisania aplikacji, które zarządzają własnymi subskrypcjami trwałymi w systemie SYSTEM.FTE, korzystając z jednego z aplikacyjnych interfejsów programistycznych obsługiwanych przez produkt IBM MQ. Aplikacje te mogą odbierać kolejkę IBM MQ lub rejestrować komunikaty i działać odpowiednio dla potrzeb biznesowych użytkownika.

Więcej informacji na temat dostępnych interfejsów programistycznych znajduje się w sekcji [Projektowanie aplikacji](#).

Konfigurowanie programu rejestrującego produktu MFT

Gdy program Managed File Transfer przesyła pliki, publikuje informacje o jego działaniach w temacie dotyczącym menedżera kolejek koordynacji. Program rejestrujący bazy danych jest opcjonalnym komponentem produktu Managed File Transfer, którego można użyć do skopiowania tych informacji do bazy danych na potrzeby analizy i kontroli.

Istnieją trzy wersje programu rejestrującego:

-  autonomicznego programu rejestrującego pliki
- autonomiczny program rejestrujący
- Program rejestrujący Java Platform, Enterprise Edition (Java EE)

Programy rejestrujące w systemie IBM i




Programy rejestrujące Managed File Transfer nie są obsługiwane na platformie IBM i.

Autonomiczny program rejestrujący pliki



Autonomiczny program rejestrujący pliki to proces produktu Java, który jest uruchamiany w systemie, który udostępnia menedżer kolejek koordynacji, lub w systemie, który udostępnia menedżer kolejek z połączeniem z menedżerem kolejek koordynacji. Autonomiczny program rejestrujący pliki używa powiązań produktu IBM MQ do nawiązywania połączenia z powiązonym menedżerem kolejek. Autonomiczny program rejestrujący jest tworzony za pomocą komendy **fteCreateLogger**.

 Autonomiczny program rejestrujący pliki można uruchomić jako usługę Windows, aby upewnić się, że program rejestrujący pliki będzie kontynuował działanie po wylogowaniu się z sesji


produktu Windows i może zostać skonfigurowany do automatycznego uruchamiania podczas restartu systemu. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [“Instalowanie autonomicznego programu rejestrującego pliki produktu MFT”](#) na stronie 745.

Autonomiczny program rejestrujący pliki nie jest obsługiwany na następujących platformach:

-  z/OS
-  IBM i

Program rejestrujący bazy danych

Autonomiczny program rejestrujący bazy danych to aplikacja produktu Java , która jest instalowana w systemie, który udostępnia menedżer kolejek i bazę danych. Autonomiczny program rejestrujący bazy danych jest często instalowany w tym samym systemie co menedżer kolejek koordynacji, ale może być również zainstalowany w tym samym systemie, w którym znajduje się dowolny menedżer kolejek, który ma połączenie z menedżerem kolejek koordynacji. Autonomiczny program rejestrujący bazy danych używa powiązań IBM MQ do nawiązywania połączenia z powiązaniem menedżerem kolejek, a sterownik JDBC typu 2 lub 4 służy do nawiązywania połączenia z bazą danych Db2 lub Oracle . Tego typu połączenia są wymagane, ponieważ autonomiczny program rejestrujący bazy danych używa obsługi interfejsu XA menedżera kolejek w celu koordynowania transakcji globalnej zarówno przez menedżer kolejek, jak i bazę danych, chroniąc dane.

 Jeśli używany jest system Windows , można uruchomić autonomiczne programy rejestrujące jako usługi produktu Windows , aby zapewnić, że programy rejestrujące będą nadal działać po wylogowaniu się z sesji produktu Windows . Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [“Instalowanie autonomicznego programu rejestrującego bazy danych produktu MFT”](#) na stronie 753 dla autonomicznego programu rejestrującego bazy danych.

program rejestrujący bazy danych Java EE

Program rejestrujący bazy danych Java EE jest udostępniany jako plik EAR, który jest instalowany na serwerze aplikacji. Może to być wygodniejsze niż użycie autonomicznego programu rejestrującego bazy danych, jeśli dostępne jest istniejące środowisko serwera aplikacji Java EE , ponieważ program rejestrujący bazy danych Java EE może być zarządzany wraz z innymi aplikacjami korporacyjnymi. Program rejestrujący bazy danych Java EE można również zainstalować w osobnym systemie z systemami udostępniającymi serwer IBM MQ i bazę danych. Program rejestrujący bazy danych Java EE jest obsługiwany w celu użycia z bazami danych Db2 i Oracle . Program rejestrujący bazy danych Java EE obsługuje również Oracle Real Application Clusters po zainstalowaniu na serwerze WebSphere Application Server 7.0.

Instrukcje dotyczące konfigurowania programu rejestrującego znajdują się w następujących tematach:

- [“Instalowanie autonomicznego programu rejestrującego pliki produktu MFT”](#) na stronie 745
- [“Instalowanie autonomicznego programu rejestrującego bazy danych produktu MFT”](#) na stronie 753
- [“Instalowanie programu rejestrującego bazy danych Java EE dla produktu MFT”](#) na stronie 758

Instalowanie autonomicznego programu rejestrującego pliki produktu MFT

Autonomiczny program rejestrujący pliki to proces produktu Java , który musi łączyć się z menedżerem kolejek koordynacji przy użyciu powiązań produktu IBM MQ . Aby zdefiniować autonomiczny program rejestrujący pliki, należy użyć komendy **fteCreateLogger** , a następnie wykonać kroki opisane w tym temacie.

O tym zadaniu


Więcej informacji na temat autonomicznego programu rejestrującego plików zawiera sekcja [“Konfigurowanie programu rejestrującego produktu MFT”](#) na stronie 744. Kroki opisane w tej sekcji

umożliwiają skonfigurowanie programu rejestrującego w celu nawiązania połączenia z menedżerem kolejek koordynacji. Alternatywne konfiguracje programu rejestrującego znajdują się w sekcji [“Alternatywne konfiguracje dla autonomicznego programu rejestrującego produktu MFT”](#) na stronie 756

Autonomiczny program rejestrujący pliki nie jest obsługiwany na następujących platformach:

-  z/OS
-  IBM i

Procedura

1. Upewnij się, że zainstalowany jest komponent Managed File Transfer Logger . Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [Opcje produktu Managed File Transfer](#) .
2. Uruchom komendę **fteCreateLogger** , podając menedżer kolejek koordynacji i ustawiając parametr `-loggerType` na wartość `FILE` , aby utworzyć autonomiczny program rejestrujący pliki. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [fteCreateLogger](#) .
3. Opcjonalne: Jeśli ma być używany format niestandardowy, można zmodyfikować plik XML utworzony za pomocą komendy **fteCreateLogger** . Definicja formatu dziennika znajduje się w pliku `FileLoggerFormat.xml` . Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [“Format autonomicznego programu rejestrującego produktu MFT”](#) na stronie 747.
4. Aby utworzyć kolejki programu rejestrującego, należy uruchomić komendy MQSC udostępniane przez komendę **fteCreateLogger** w stosunku do menedżera kolejek koordynacji.
5. Zidentyfikuj użytkownika, aby uruchomić proces programu rejestrującego i skonfigurować uprawnienia dla tego użytkownika. Więcej informacji na ten temat zawiera [“Konfigurowanie dostępu użytkowników do autonomicznego programu rejestrującego pliki produktu MFT”](#) na stronie 752.
6. Opcjonalne: Istnieje możliwość dalszego skonfigurowania autonomicznego programu rejestrującego pliki, edytując plik `logger.properties` utworzony podczas uruchamiania komendy **fteCreateLogger** . Ten plik jest plikiem właściwości produktu Java , który składa się z par klucz-wartość. Plik `logger.properties` znajduje się w katalogu `MQ_DATA_PATH/mqft/config/coordination_qmgr_name/loggers/logger_name` . Więcej informacji na temat dostępnych właściwości i ich wpływu można znaleźć w sekcji [Właściwości konfiguracyjne programu rejestrującego produktu MFT](#).
7. 
Opcjonalne: Jeśli używany jest system Windows , można uruchomić autonomiczny program rejestrujący pliki jako usługę Windows . Uruchom komendę **fteModifyLogger** z parametrem `-s` . Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [fteModifyLogger](#) .
8. Uruchom autonomiczny program rejestrujący pliki przy użyciu komendy **fteStartLogger** . Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [fteStartLogger](#) .

Jeśli wykonano poprzedni krok i użyto komendy **fteModifyLogger** z parametrem `-s` w systemie Windows, autonomiczny program rejestrujący pliki zostanie uruchomiony jako usługa Windows .
9. Sprawdź dane wyjściowe programu rejestrującego. Autonomiczny program rejestrujący pliki generuje dwa typy danych wyjściowych, dane kontroli przesyłania plików oraz dane diagnostyczne programu rejestrującego. Dane kontroli przesyłania plików można znaleźć w programie `MQ_DATA_PATH/mqft/logs/coordination_qmgr_name/loggers/logger_name/logs`. Dane diagnostyczne programu rejestrującego można znaleźć w podręczniku `MQ_DATA_PATH/mqft/logs/coordination_qmgr_name/loggers/logger_name` .
10. Program rejestrujący można zatrzymać za pomocą komendy **fteStopLogger** . Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [fteStopLogger](#) .

Wyniki

Format informacji o komunikatach zapisywany przez program rejestrujący pliki może być zdefiniowany w pliku `FileLoggerFormat.xml`.

Katalog konfiguracji dla programu rejestrującego znajduje się w katalogu `MQ_DATA_PATH/mqft/config/coordination_qmgr_name/loggers/logger_name`. Podczas tworzenia nowego programu rejestrującego pliki tworzona jest wersja tego pliku, która zawiera domyślny zestaw definicji używanych przez program rejestrujący pliki. Więcej informacji na temat domyślnej definicji formatu dziennika zawiera sekcja [Domyślny format dziennika programu rejestrującego pliki autonomiczny w produkcie MFT](#).

Aby określić własny niestandardowy format dziennika, należy dokonać edycji pliku `FileLoggerFormat.xml`.

Definicja niestandardowego formatu dziennika

Definicja formatu dziennika składa się z zestawu typów komunikatów z każdym typem komunikatu, który ma definicję formatu. Definicja formatu dla typu komunikatu składa się z zestawu operacji wstawiania udostępnionych w formacie XPATH oraz separatora, który jest używany do rozdzielania poszczególnych operacji wstawiania. Kolejność operacji wstawiania określa kolejność, w jakiej treść jest umieszczana w wierszach wygenerowanych dla danych wyjściowych w plikach dziennika. Na przykład jest to definicja typu komunikatu `callStarted`:

```
<callStarted>
  <format>
    <inserts>
      <insert type="user" width="19" ignoreNull="false">/transaction/action/
        @time</insert>
      <insert type="user" width="48" ignoreNull="false">/transaction/@ID</insert>
      <insert type="system" width="6" ignoreNull="false">type</insert>
      <insert type="user" width="0" ignoreNull="false">/transaction/agent/
        @agent</insert>
      <insert type="user" width="0" ignoreNull="false">/transaction/agent/@QMgr</insert>
      <insert type="user" width="0" ignoreNull="false">/transaction/job/name</insert>
      <insert type="user" width="0" ignoreNull="true">/transaction/transferSet/
        call/command/@type</insert>
      <insert type="user" width="0" ignoreNull="true">/transaction/transferSet/
        call/command/@name</insert>
      <insert type="system" width="0" ignoreNull="true">callArguments</insert>
    </inserts>
    <separator></separator>
  </format>
</callStarted>
```

Ten format powoduje utworzenie wiersza w pliku dziennika w następujący sposób:

```
2011-11-25T10:53:04;414d5120514d5f67627468696e6b20206466cf4e20004f02; [CSTR];
AGENT1;AGENT_QM;Managed Call;executable;echo;call test;
```

Wstawienia podane w definicji formatu znajdują się w kolejności, w jakiej informacje są wyświetlane w wierszu w pliku dziennika. Więcej informacji na temat schematu XML definiującego format pliku `FileLoggerFormat.xml` znajduje się w sekcji [Plik XSD w formacie autonomicznego programu rejestrującego pliki](#).

Typy komunikatów

Agenty FTE zapisują zakres różnych typów komunikatów do podtematu `SYSTEM.FTE/Log`. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [SYSTEM.FTE](#). Definicja pliku dziennika może zawierać definicje formatu dla tych typów komunikatów:

```
callCompleted
callStarted
monitorAction
monitorCreate
monitorFired
notAuthorized
```

```
scheduleDelete
scheduleExpire
scheduleSkipped
scheduleSubmitInfo
scheduleSubmitTransfer
scheduleSubmitTransferSet
transferStarted
transferCancelled
transferComplete
transferDelete
transferProgress
```

Format komunikatów może być różny. Większość typów komunikatów zapisuje jeden wiersz w pliku dziennika dla każdego komunikatu dziennika używanego w podtemacie SYSTEM.FTE/Log. Prowadzi to do prostego przypadku, w którym adresy XPATH podane w definicji formatu dziennika odnoszą się do elementu głównego komunikatu. Poniżej przedstawiono typy komunikatów, które używają tej metody do zapisu danych wyjściowych:

```
callCompleted
callStarted
monitorAction
monitorCreate
monitorFired
notAuthorized
scheduleDelete
scheduleExpire
scheduleSkipped
scheduleSubmitInfo
scheduleSubmitTransfer
transferStarted
transferCancelled
transferComplete
transferDelete
```

Druga metoda używana do zapisu komunikatu dziennika używa wielu wierszy do reprezentowania elementów w zestawie przesyłania w obrębie komunikatu dziennika. W tym przypadku podany format jest stosowany do każdego elementu w zestawie przesyłania w komunikacie dziennika. Aby uwzględnić informacje specyficzne dla każdego elementu w zestawie przesyłania, należy użyć wyrażenia XPATH, aby użyć elementu jako jego katalogu głównego XPATH. Poniżej przedstawiono typy komunikatów, które używają tej metody do zapisu danych wyjściowych:

```
scheduleSubmitTransferSet
transferProgress
```

Dla każdej pozycji w zestawie transferowym zapisywana jest linia danych wyjściowych. Informacje, które mają zostać ustalone dla wszystkich elementów w zestawie przesyłania, mogą nadal używać adresów XPATH względem katalogu głównego komunikatu dziennika. W poniższym uproszczonym przykładzie definicji formatu transferProgress jest to znacznik czasu i identyfikator przesyłania, które są stałe. Każda informacja, która jest względna w stosunku do pozycji, może być różna dla każdej zapisanej linii. W tym przykładzie zapisywane są informacje o źródłowym i docelowym pliku dla każdego elementu.

```
<transferProgress>
  <format>
    <inserts>
      <insert type="user" width="19" ignoreNull="false">/transaction/action/
        @time</insert>
      <insert type="user" width="48" ignoreNull="false">/transaction/@ID</insert>
      <insert type="system" width="6" ignoreNull="false">type</insert>
      <insert type="user" width="3" ignoreNull="true">status/@resultCode</insert>
      <insert type="user" width="0" ignoreNull="false">source/file |
        source/queue</insert>
      <insert type="user" width="0" ignoreNull="false">source/file/@size |
        source/queue/@size</insert>
      <insert type="user" width="5" ignoreNull="true">source/@type</insert>
      <insert type="user" width="6" ignoreNull="true">source/@disposition</insert>
      <insert type="user" width="0" ignoreNull="false">destination/file |
        destination/queue</insert>
      <insert type="user" width="0" ignoreNull="false">destination/file/@size |
        destination/queue/@size</insert>
      <insert type="user" width="5" ignoreNull="true">destination/@type</insert>
```

```

    <insert type="user" width="9" ignoreNull="true">destination/@exist</insert>
    <insert type="user" width="0" ignoreNull="true">status/supplement</insert>
  </inserts>
  <separator></separator>
</format>
</transferProgress>

```

Spowoduje to utworzenie pozycji pliku dziennika dla jednego lub większej liczby wierszy w następującym formacie:

```

2011-11-25T13:45:16;414d5120514d5f67627468696e6b20206466cf4e20033702;[TPRO];0
;/src/test1.file;3575;file;leave ;/dest/test1.file;3575;file;overwrite;;
2011-11-25T13:45:16;414d5120514d5f67627468696e6b20206466cf4e20033702;[TPRO];0
;/src/test2.file;3575;file;leave ;/dest/test2.file;3575;file;overwrite;;

```

Wstaw format

Istnieją dwa typy operacji wstawiania, które są dostępne podczas definiowania formatu dla typu komunikatu: użytkownik i system. Typ operacji wstawiania jest zdefiniowany w atrybucie `type` elementu wstawiania. Oba typy operacji wstawiania mogą również mieć własny układ dostosowany za pomocą atrybutów **width** i **ignoreNull** elementu wstawiania. Na przykład:

```

<insert type="user" width="48" ignoreNull="false">/transaction/@ID</insert>

```

W tym przykładzie wstawienie pobiera informacje znajdujące się w komunikacie dziennika pod adresem `/transaction/@ID` i trims lub dopełnia je do 48 znaków przed zapisaniem go do dziennika. Jeśli treść pliku `/transaction/@ID` ma wartość NULL, po dopełnienie łańcucha do 48 znaków łańcuch ma wartość NULL, ponieważ atrybut `ignoreNull` jest ustawiony na wartość `false`. Jeśli parametr `ignoreNull` jest ustawiony na wartość `true`, zostanie zapisany pusty łańcuch dopełniony do 48 znaków. Ustawienie `width="0"` oznacza, że szerokość kolumny nie jest przyciskana, nie oznacza to, że szerokość jest przyciskana do 0. Atrybut `ignoreNull` może być używany w ten sposób do wykrywania w dzienniku, gdy znaleziono wartość NULL, gdy nie była ona oczekiwana. Może to być przydatne podczas debugowania nowej definicji pliku dziennika.

Wstawienia zdefiniowane przez użytkownika

Wstawienie użytkownika zawiera adres XPATH dla informacji, które mają zostać zapisane w tej operacji wstawiania. Ten adres odnosi się do fragmentu informacji znalezionej w dzienniku FTE. Więcej informacji na temat formatów komunikatów dziennika zawiera sekcja:

- [Formaty komunikatów dziennika przesyłania plików](#)
- [Formaty komunikatów dziennika zaplanowanego przesyłania plików](#)
- [Format komunikatu dziennika monitora MFT](#)

Wstawienia zdefiniowane przez system

Wstawianie zdefiniowane przez system zawiera słowo kluczowe, które odwołuje się do fragmentu informacji, którego nie można znaleźć w komunikacie dziennika lub nie jest łatwy do zdefiniowania przy użyciu języka XPATH.

Wstawiane obsługiwane systemy to:

- `type` -zapisuje typ komunikatu dziennika w krótkim formacie.
- `callArguments` -zapisuje zestaw argumentów dostarczonych do wywołania zarządzanego w formacie oddzielonym spacjami.
- `transferMetaData` -zapisuje zestaw pozycji metadanych zdefiniowanych dla operacji przesyłania w formacie `key=wartość` oddzielonych przecinkami.

W poniższej tabeli znajduje się lista wartości typu "type" dla systemowych operacji wstawiania zdefiniowanych przez system dla każdego typu komunikatu.

Tabela 51. Podsumowanie obsługiwanych typów komunikatów i ich wstawień systemowych typu "type".

Typ komunikatu	Wartość "typ" wkładki systemowej
callCompleted	[CCOM]
callStarted	[CSTR]
monitorAction	[MACT]
monitorCreate	[MCRT]
monitorFired	[MFIR]
notAuthorized	[AUTH]
scheduleDelete	[SDEL]
scheduleExpire	[SEXP]
scheduleSkipped	[SSKP]
Informacje o programie scheduleSubmit	[SSIN]
scheduleSubmitTransfer	[SSTR]
scheduleSubmitTransferSet	[SSTS]
transferStarted	[TSTR]
transferCancelled	[TCAN]
transferComplete	[TCOM]
transferDelete	[TDEL]
transferProgress	[TPRO]

Wykluczanie typów komunikatów z autonomicznego programu rejestrującego pliki produktu MFT

Aby wykluczyć pewien typ komunikatu z danych wyjściowych programu rejestrującego pliki, można użyć pustych elementów typu komunikatu.

Przykład

Na przykład następująca definicja formatu zatrzymuje komunikaty transferProgress, które są wprowadzane przez program rejestrujący pliki.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<logFormatDefinition xmlns:xsi="https://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" version="1.00"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="FileLoggerFormat.xsd">
  <messageTypes>
    <transferProgress></transferProgress>
  </messageTypes>
</logFormatDefinition>
```

Istnieje możliwość zdefiniowania podzbioru niestandardowych typów komunikatów w definicji formatu dziennika w celu zmniejszenia ilości konfiguracji wymaganej do dostosowania formatu pliku dziennika.

O tym zadaniu

Jeśli element `messageTypes` nie jest dołączony do pliku `FileLoggerFormat.xml`, format tego typu komunikatów będzie używany w formacie domyślnym. Konieczne jest tylko określenie formatów, które mają być różne od wartości domyślnych.

Przykład

W tym przykładzie definicja formatu zastępuje domyślny format dla typu komunikatu `transferStarted`, przy czym ta zredukowana wersja powoduje, że tylko użytkownik, który uruchomił przesyłanie, jest zastępowany. Wszystkie inne typy komunikatów używają formatu domyślnego, ponieważ nie są one uwzględniane w definicji tego formatu dziennika:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<logFormatDefinition xmlns:xsi="https://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" version="1.00"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="FileLoggerFormat.xsd">
  <messageTypes>
    <transferStarted>
      <format>
        <inserts>
          <insert type="user" width="19" ignoreNull="false">/transaction/action/
            @time</insert>
          <insert type="user" width="48" ignoreNull="false">/transaction/@ID</insert>
          <insert type="system" width="6" ignoreNull="false">type</insert>
          <insert type="user" width="0" ignoreNull="true">/transaction/originator/
            userID</insert>
        </inserts>
        <separator>;</separator>
      </format>
    </transferStarted>
  </messageTypes>
</logFormatDefinition>
```

Odsyłacze pokrewne

[Domyślny format dziennika autonomicznego programu rejestrującego produktu MFT](#)

[Plik XSD autonomicznego formatu programu rejestrującego pliki](#)

W dzienniku autonomicznego programu rejestrującego pliki mogą wystąpić zduplikowane komunikaty dziennika. Korzystając z pliku `logger.properties`, można dostroić autonomiczny program rejestrujący pliki i zmniejszyć liczbę duplikatów.

Zduplikowane komunikaty w dzienniku programu rejestrującego pliki

W przypadku awarii komunikat dziennika może zostać zapisany w dzienniku autonomicznego programu rejestrującego pliki bez wykorzystania komunikatu dziennika z systemu `SYSTEM.FTE/Log#` został zatwierdzony w produkcie IBM MQ. W takim przypadku, gdy jest restartowany autonomiczny program rejestrujący pliki, zostanie pobrany ten sam komunikat po raz drugi i zapisze go ponownie do pliku dziennika. Zaplanuj możliwość obsługi tych duplikatów podczas wyszukiwania plików dziennika ręcznie lub podczas automatycznego przetwarzania. Aby pomóc w wykrywaniu duplikatów, autonomiczny program rejestrujący pliki zapisuje następujący komunikat w pliku dziennika podczas uruchamiania:

```
BFGDB0054I: The file logger has successfully started
```

Duplikaty zawsze występują w czasie rozpoczęcia autonomicznego programu rejestrującego pliki, ponieważ jest to ostatnie odczytanie ostatniego komunikatu przed przetworem poprzedniej instancji. Wiedząc, kiedy nowa instancja została uruchomiona, można wykryć, czy należy się spodziewać duplikatów oraz czy muszą być obsługiwane.

Zmniejszanie liczby duplikatów

Autonomiczny program rejestrujący pliki grupuje komunikaty dziennika, które przetwarza w transakcje, aby zwiększyć wydajność. Ta wielkość zadania wsadowego to maksymalna liczba zduplikowanych komunikatów, które mogą zostać wyświetlone w przypadku awarii. Aby zmniejszyć liczbę duplikatów, można dostroić następującą właściwość w pliku `logger.properties` :

```
wmqfte.max.transaction.messages
```

Na przykład, ustawiając wartość 1, maksymalną liczbę zduplikowanych komunikatów zmniejszono do 1. Należy pamiętać, że zmodyfikowanie tej wartości ma wpływ na wydajność autonomicznego programu rejestrującego pliki, dlatego wymagane jest przeprowadzenie dokładnych testów w celu zapewnienia, że nie ma to negatywnego wpływu na system.

Plik `logger.properties` znajduje się w katalogu `MQ_DATA_PATH/mqft/config/coordination_qmgr_name/loggers/logger_name`. Więcej informacji na temat dostępnych właściwości i ich efektów można znaleźć w sekcji [Właściwości konfiguracyjne programu rejestrującego produktu MFT](#).

Konfigurowanie dostępu użytkowników do autonomicznego programu rejestrującego pliki produktu MFT

W środowisku testowym można dodać wszelkie nowe uprawnienia wymagane do normalnego konta użytkownika. W środowisku produkcyjnym zaleca się utworzenie nowego użytkownika o minimalnych uprawnieniach wymaganych do wykonania zadania.

O tym zadaniu

Należy zainstalować autonomiczny program rejestrujący pliki i produkt IBM MQ w pojedynczym systemie. Skonfiguruj uprawnienia użytkownika w następujący sposób:

Procedura

1. Upewnij się, że użytkownik ma uprawnienia do odczytu i, w razie potrzeby, wykonywania, plików zainstalowanych jako część instalacji produktu Managed File Transfer.
2. Upewnij się, że użytkownik ma uprawnienia do tworzenia i zapisywania w dowolnym pliku w katalogu `logs`, który znajduje się w katalogu konfiguracji. Ten katalog jest używany dla dziennika zdarzeń i, jeśli jest to konieczne, dla plików śledzenia diagnostycznego i plików FFDC.
3. Upewnij się, że użytkownik ma własną grupę, a także nie znajduje się w żadnej grupie z szerokostkami uprawnień w menedżerze kolejek koordynacji. Użytkownik nie powinien znajdować się w grupie `mqm`. Na niektórych platformach grupa pracowników jest automatycznie nadawana również za pomocą menedżera kolejek. Użytkownik programu rejestrującego pliki autonomiczne nie powinien znajdować się w grupie `personelu`. Za pomocą IBM MQ Explorer można wyświetlać rekordy uprawnień dla samego menedżera kolejek i dla obiektów w nim. Kliknij prawym przyciskiem myszy obiekt i wybierz opcję **Uprawnienia do obiektu > Zarządzaj rekordami uprawnień**. W wierszu komend można użyć komend `dspmqaout` (wyświetlanie uprawnień) lub `dmpmqaout` (uprawnienie do zrzutu).
4. Użyj okna **Zarządzanie rekordami uprawnień** w IBM MQ Explorer lub komendy `setmqaut` (`grant` lub `revoke authority`), aby dodać uprawnienia do własnej grupy użytkowników (w systemie UNIX, uprawnienia IBM MQ są powiązane tylko z grupami, a nie dla poszczególnych użytkowników). Wymagane uprawnienia są następujące:
 - Potłącz się i sprawdź w menedżerze kolejek (biblioteki IBM MQ Java wymagają uprawnienia do uzyskiwania informacji o uprawnieniach do działania).

- Zasubskrybuj uprawnienia w systemie SYSTEM.FTE .
- Umieść uprawnienie w systemie SYSTEM.FTE.LOG.RJCT.nazwa_dziennika kolejka.
- Uzyskaj uprawnienie do SYSTEM.FTE.LOG.CMD.nazwa_dziennika queue.

Podane nazwy kolejek odrzuceń i komend są nazwami domyślnymi. Jeśli podczas konfigurowania kolejek autonomicznego programu rejestrującego plików zostały wybrane różne nazwy kolejek, należy zamiast nich dodać uprawnienia do tych nazw kolejek.

Instalowanie autonomicznego programu rejestrującego bazy danych produktu MFT

Wykonaj następujące kroki, aby zainstalować i skonfigurować autonomiczny program rejestrujący bazy danych.

O tym zadaniu


Ważne: Programy rejestrujące Managed File Transfer nie są obsługiwane na platformie IBM i .


Więcej informacji na temat autonomicznego programu rejestrującego bazy danych zawiera sekcja [“Konfigurowanie programu rejestrującego produktu MFT” na stronie 744.](#)

Uwaga: Nie można uruchomić więcej niż jednego programu rejestrującego bazy danych (autonomicznego lub Java EE) względem tego samego schematu w bazie danych w dowolnym momencie. Próba wykonania tego działania spowodowałaby starcie podczas próby zapisu danych dziennika przesyłania do bazy danych.

Procedura


1. Zainstaluj oprogramowanie bazy danych, korzystając z dokumentacji bazy danych.
Jeśli obsługa JDBC jest opcjonalnym komponentem bazy danych, należy zainstalować ten komponent.
2. Uruchom komendę **fteCreateLogger** , ustawiając parametr **-loggerType** na DATABASE, aby utworzyć autonomiczny program rejestrujący bazy danych. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [fteCreateLogger](#).
Domyślną nazwą schematu jest FTELOG. Jeśli używana jest nazwa schematu inna niż FTELOG, należy zmodyfikować udostępniony plik SQL odpowiedni dla używanej bazy danych, `ftelog_tables_db2.sql` lub `ftelog_tables_oracle.sql`, aby odzwierciedlić tę nazwę schematu przed przejściem do następnego kroku. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja `wmqfte.database.schema` w sekcji [Właściwości konfiguracyjne programu rejestrującego produktu MFT](#).
3. Utwórz wymagane tabele bazy danych przy użyciu narzędzi bazy danych.

 W systemie Wiele platform pliki `ftelog_tables_db2.sql` i `ftelog_tables_oracle.sql` zawierają komendy SQL, które można uruchomić w celu utworzenia tabel.

 W systemie z/OS plik, który należy uruchomić, zależy od wersji produktu Db2 for z/OS , która jest używana:

- W przypadku produktu Db2 for z/OS 9.0 i wcześniejszych wersji uruchom plik `ftelog_tables_zos.sql` , aby utworzyć tabele. Ten plik tworzy tabele przy użyciu typu danych INTEGER dla pól, które oznaczają wielkość przesyłanych plików oraz identyfikator tabeli powiązany z każdym transferem.
 - W przypadku systemu Db2 for z/OS 9.1 i nowszych wersji uruchom plik `ftelog_tables_zos_bigint.sql` , aby utworzyć tabele. Ten plik tworzy tabele przy użyciu typu danych BIGINT dla pól, które oznaczają wielkość przesyłanych plików oraz identyfikator tabeli powiązany z każdym transferem.
4. Aby utworzyć kolejki programu rejestrującego, należy uruchomić komendy MQSC udostępniane przez komendę **fteCreateLogger** w menedżerze kolejek komend programu rejestrującego. Autonomiczny

program rejestrujący bazy danych korzysta z dwóch kolejek w menedżerze kolejek koordynacji. Pierwsza kolejka jest kolejką komend, w której umieszczane są komunikaty do sterowania działaniem autonomicznego programu rejestrującego bazy danych. Domyślną nazwą tej kolejki komend jest SYSTEM.FTE.LOG.CMD.*nazwa_dziennika*. Drugą kolejką jest kolejka odrzuceń. Ponieważ autonomiczny program rejestrujący bazy danych nigdy nie usuwa komunikatów dziennika, jeśli program rejestrujący napotka komunikat, którego nie może obsłużyć, umieszcza komunikat w kolejce odrzucania w celu sprawdzenia i ewentualnego ponownego przetwarzania. W tym celu nie zaleca się używania kolejki niedostarczonych komunikatów menedżera kolejek, ponieważ odrzucone komunikaty nie mają nagłówka DLH, a komunikaty odrzucone nie powinny być łączone z komunikatami umieszczanymi w kolejce niedostarczonych komunikatów z innych powodów. Domyślną nazwą kolejki odrzuceń jest SYSTEM.FTE.LOG.RJCT.*nazwa_dziennika*. Te dwie kolejki są zdefiniowane w plikach skryptowych MQSC wygenerowanych za pomocą komendy **fteCreateLogger**.

5. Wybierz użytkownika i skonfiguruj uprawnienia
6. Opcjonalne: Autonomiczny program rejestrujący bazy danych można dodatkowo skonfigurować, edytując plik `logger.properties` utworzony za pomocą komendy **fteCreateLogger** w kroku "2" na stronie 753. Ten plik jest plikiem właściwości produktu Java, który składa się z par klucz-wartość. Plik `logger.properties` znajduje się w katalogu `MQ_DATA_PATH/mqft/config/coordination_qmgr_name/loggers/logger_name`. Więcej informacji na temat dostępnych właściwości i ich efektów można znaleźć w sekcji Właściwości konfiguracyjne programu rejestrującego produktu MFT.
7.  Opcjonalne: Jeśli używany jest system Windows, autonomiczny program rejestrujący bazy danych można uruchomić jako usługę Windows. Uruchom komendę **fteModifyLogger** z parametrem **-s**. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja fteModifyLogger.
8. Opcjonalne: Jeśli używana baza danych to Oracle lub użytkownik łączy się zdalnie z bazą danych Db2, konieczne będzie podanie nazwy użytkownika i hasła, które program rejestrujący będzie używać do uwierzytelniania na serwerze bazy danych. Ta nazwa użytkownika i hasło są określone w pliku referencji, który jest zgodny z formatem zdefiniowanym przez schemat `MQMFTCredentials.xsd`. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja Format pliku referencji MFT. Po utworzeniu pliku referencji konieczne jest określenie położenia pliku referencji w pliku `logger.properties` przy użyciu właściwości `mqfte.database.credentials.file`.
9. Uruchom autonomiczny program rejestrujący bazy danych przy użyciu komendy **fteStartLogger**. Domyślnie autonomiczny program rejestrujący bazy danych działa w tle, a autonomiczny program rejestrujący bazy danych umieszcza dane wyjściowe w pliku w katalogu `logs`. Aby uruchomić autonomiczny program rejestrujący bazy danych na pierwszym planie i wygenerować dane wyjściowe na konsoli, a także w pliku dziennika, należy dodać parametr **-F** do komendy **fteStartLogger**.

Jeśli wykonano poprzedni krok i użyto komendy **fteModifyLogger** z parametrem **-s** w systemie Windows, autonomiczny program rejestrujący bazy danych zostanie uruchomiony jako usługa Windows.

Korzystanie z produktu MFT ze zdalną bazą danych

Program rejestrujący produktu Managed File Transfer może być używany do komunikowania się z bazą danych w systemie zdalnym.

O tym zadaniu

Jeśli baza danych jest zainstalowana na innym komputerze niż komputer, na którym jest zainstalowany produkt Managed File Transfer, wykonaj następujące kroki. Kroki te mają zastosowanie zarówno do produktów Db2, jak i Oracle, o ile nie określono inaczej.

Procedura

1. Zainstaluj klienta bazy danych w systemie, w którym zainstalowano produkt Managed File Transfer.
2. Dodaj zdalny serwer bazy danych do lokalnej konfiguracji klienta bazy danych. Ta aktualizacja konfiguracji jest potrzebna w przypadku produktów Managed File Transfer i IBM MQ w celu poprawnego uzyskania dostępu do bazy danych.

3. Podaj nowe właściwości w pliku `logger.properties`, aby połączyć się z bazą danych przy użyciu pliku referencji: **`wmfte.database.credentials.file`**.

Uwaga: We wcześniejszych wersjach produktu Managed File Transfer używane są właściwości **`wmqfte.oracle.user`** lub **`wmqfte.database.user`**, a także **`wmqfte.oracle.password`** lub **`wmqfte.database.password`**. Te właściwości są teraz nieaktualne. Zamiast niej należy używać produktu **`wmfte.database.credentials.file`**

4. **Tylko Oracle** : Aby umożliwić zdalne połączenie z bazą danych, należy zmienić sekcję `XAResourceManager` w pliku `qm.ini` menedżera kolejek koordynacji na następujące (zapewnienie zmiany nazwy bazy danych, nazwy użytkownika i hasła użytkownika w taki sposób, aby były zgodne z własnymi informacjami):

```
Oracle_XA+Acc=P/ftelog/  
qgw783jhT+SesTm=35+DB=FTEAUDIT1+SqlNet=FTEAUDIT1+threads=false,  
zmiana jest podświetlona pogrubioną czcionką.
```

5. **Tylko Oracle** : Określ host i port w pliku `logger.properties`, korzystając z właściwości **`wmqfte.oracle.host`** i **`wmqfte.oracle.port`**. Domyślne wartości dla hosta i portu umożliwiają pracę z lokalnym klientem bazy danych, więc jeśli wcześniej pracowałeś z lokalną bazą danych, być może nie ustawiłeś tych wartości.

Odsyłacze pokrewne

[Właściwości konfiguracyjne programu rejestrującego produktu MFT](#)

Konfigurowanie dostępu użytkowników do autonomicznego programu rejestrującego bazy danych produktu MFT

W środowisku testowym można dodać wszelkie nowe uprawnienia wymagane do normalnego konta użytkownika. W środowisku produkcyjnym zaleca się utworzenie nowego użytkownika o minimalnych uprawnieniach wymaganych do wykonania zadania.

O tym zadaniu

Liczba i typ kont użytkowników, które są wymagane do uruchomienia autonomicznego programu rejestrującego bazy danych, zależy od liczby systemów, które są używane przez użytkownika. Autonomiczny program rejestrujący bazy danych, produkt IBM MQ i bazę danych można zainstalować w jednym systemie lub w dwóch systemach. Autonomiczny program rejestrujący bazy danych musi znajdować się w tym samym systemie, co produkt IBM MQ. Komponenty mogą być instalowane w następujących topologiach:

Autonomiczny program rejestrujący bazy danych, produkt IBM MQ i baza danych w tym samym systemie

Użytkownik może zdefiniować jeden użytkownik systemu operacyjnego, który będzie używany ze wszystkimi trzema komponentami. Jest to odpowiednia konfiguracja autonomicznego programu rejestrującego bazy danych. Autonomiczny program rejestrujący bazy danych używa trybu powiązań do łączenia się z produktem IBM MQ i rodzimego połączenia w celu nawiązania połączenia z bazą danych.

Autonomiczny program rejestrujący bazy danych i produkt IBM MQ w jednym systemie, baza danych w osobnym systemie

Dla tej konfiguracji tworzone są dwóch użytkowników: użytkownik systemu operacyjnego w systemie, w którym działa autonomiczny program rejestrujący bazy danych, oraz użytkownik systemu operacyjnego z dostępem zdalnym do bazy danych na serwerze bazy danych. Jest to odpowiednia konfiguracja dla autonomicznego programu rejestrującego bazy danych przy użyciu zdalnej bazy danych. Autonomiczny program rejestrujący bazy danych korzysta z trybu powiązań w celu nawiązania połączenia z produktem IBM MQ i połączeniem klienta w celu uzyskania dostępu do bazy danych.

W dalszej części tego przykładu założono, że użytkownik ma nazwę `ftelog`, ale można użyć dowolnej nazwy użytkownika. Skonfiguruj uprawnienia użytkownika w następujący sposób:

Procedura

1. Upewnij się, że użytkownik ma uprawnienia do odczytu i, w razie potrzeby, wykonywania, plików zainstalowanych jako część instalacji narzędzi zdalnych produktu Managed File Transfer i instalacji Documentation .
2. Upewnij się, że użytkownik ma uprawnienia do tworzenia i zapisywania w dowolnym pliku w katalogu logs (w katalogu konfiguracji). Katalog ten jest używany dla dziennika zdarzeń i, jeśli jest to konieczne, do śledzenia diagnostycznego i plików FFDC.
3. Upewnij się, że użytkownik ma własną grupę i nie jest również w żadnej grupie z szerokostkami uprawnień w menedżerze kolejek koordynacji. Użytkownik nie powinien znajdować się w grupie mqm. Na niektórych platformach grupa pracowników jest automatycznie nadawana również za pomocą menedżera kolejek; autonomiczny użytkownik programu rejestrującego bazy danych nie powinien znajdować się w grupie personelu. Użytkownik może wyświetlić rekordy uprawnień dla samego menedżera kolejek oraz dla obiektów w nim za pomocą programu IBM MQ Explorer. Kliknij prawym przyciskiem myszy obiekt i wybierz opcję **Uprawnienia do obiektu > Zarządzaj rekordami uprawnień**. W wierszu komend można użyć komend `dspmqaout` (wyświetlanie uprawnień) lub `dmpmqaut` (uprawnienie do zrzutu).
4. Użyj okna **Zarządzanie rekordami uprawnień** w IBM MQ Explorer lub komendy `setmqaut` (`grant` lub `revoke authority`), aby dodać uprawnienia do własnej grupy użytkowników (w systemie UNIX, uprawnienia IBM MQ są powiązane tylko z grupami, a nie dla poszczególnych użytkowników). Wymagane uprawnienia są następujące:
 - Połącz się i sprawdź w menedżerze kolejek (biblioteki IBM MQ Java wymagają uprawnienia do uzyskiwania informacji o uprawnieniach do działania).
 - Zasubskrybuj uprawnienia w systemie SYSTEM.FTE .
 - Umieść uprawnienie w systemie SYSTEM.FTE.LOG.RJCT.*nazwa_dziennika* kolejka.
 - Uzyskaj uprawnienie do SYSTEM.FTE.LOG.CMD.*nazwa_dziennika* queue.Podane nazwy kolejek odrzuceń i komend są nazwami domyślnymi. Jeśli podczas konfigurowania autonomicznych kolejek programu rejestrującego bazy danych zostały wybrane różne nazwy kolejek, należy zamiast nich dodać uprawnienia do tych nazw kolejek.
5. Wykonaj konfigurację użytkownika, która jest specyficzna dla używanej bazy danych.
 - Jeśli bazą danych jest Db2, wykonaj następujące kroki:

Istnieje kilka mechanizmów zarządzania użytkownikami bazy danych za pomocą produktu Db2. Te instrukcje mają zastosowanie do schematu domyślnego opartego na użytkownikach systemu operacyjnego.

 - Upewnij się, że użytkownik produktu `ftelog` nie znajduje się w żadnej grupie administracyjnej produktu Db2 (na przykład `db2iadm1`, `db2fadm1` lub `dasadm1`).
 - Nadaj użytkownikowi uprawnienia do nawiązywania połączenia z bazą danych i uprawnienia do wybierania, wstawiania i aktualizowania tabel utworzonych w ramach kroku 2: tworzenie wymaganych tabel bazy danych .
 - Jeśli używana jest baza danych Oracle, wykonaj następujące kroki:
 - Upewnij się, że użytkownik `ftelog` nie znajduje się w żadnej grupie administracyjnej Oracle (na przykład `ora_dba` w systemie Windows lub `dba` o UNIX)
 - Nadaj użytkownikowi uprawnienia do nawiązywania połączenia z bazą danych i uprawnienia do wybierania, wstawiania i aktualizowania tabel utworzonych w ramach kroku 2: tworzenie wymaganych tabel bazy danych .

Alternatywne konfiguracje dla autonomicznego programu rejestrującego produktu MFT

Zwykle autonomiczny program rejestrujący produktu Managed File Transfer, niezależnie od tego, czy jest to plik, czy typ bazy danych, znajduje się w tym samym systemie co menedżer kolejek koordynacji i jest połączony z menedżerem kolejek koordynacji w trybie powiązań produktu IBM MQ. Może on być jednak

zainstalowany w tym samym systemie, co każdy menedżer kolejek, który ma połączenie z menedżerem kolejek koordynacji. Autonomiczny program rejestrujący odbiera komunikaty przy użyciu subskrypcji, która jest automatycznie tworzona przez autonomiczny program rejestrujący. Jest to konfiguracja opisana w instrukcjach instalacji.

Jeśli jednak istnieją względy specyficzne dla ośrodka, można skonfigurować autonomiczny program rejestrujący w taki sposób, aby odbierał komunikaty na dwa inne sposoby, sterowane przez właściwość `wmqfte.message.source.type`. Ta właściwość jest opisana w sekcji [Właściwości konfiguracyjne programu rejestrującego produktu MFT](#).

Subskrypcja administracyjna

Domyślnie autonomiczny program rejestrujący tworzy własną subskrypcję systemu `SYSTEM.FTE/Log/#`, korzystając z domyślnych opcji subskrypcji trwałych i subskrypcji zarządzanej (czyli menedżer kolejek steruje kolejką bazową używaną do przechowywania komunikatów przed ich przekazaniem do aplikacji). Jeśli w subskrypcji lub w kolejce wymagane są inne opcje, można samodzielnie utworzyć subskrypcję, ustawić wymagane opcje i skonfigurować autonomiczny program rejestrujący w taki sposób, aby korzystała z tej subskrypcji. Pamiętaj, aby dodać uprawnienie dla autonomicznego programu rejestrującego, aby korzystać z tej subskrypcji, która została utworzona.

Przykładem użycia tej konfiguracji jest partycjonowanie obszaru dziennika za pomocą dwóch subskrypcji ze znakami wieloznacznymi, w celu wysyłania dzienników z agentów, których nazwa rozpoczyna się od `FINANCE`, do jednej bazy danych i dzienników od agentów rozpoczynających się od `ACCOUNTING` do innej. Ten typ konfiguracji wymaga dwóch autonomicznych instancji programu rejestrującego, z których każdy ma własny plik `logger.properties` odnoszący się do wymaganej subskrypcji oraz własnej kolejki komend i kolejki odrzucania.

Aby gromadzić komunikaty dziennika tylko z agentów, których nazwy rozpoczynają się od `ACCOUNTING`, należy utworzyć obiekt subskrypcji w menedżerze kolejek koordynacji z łańcuchem tematu `SYSTEM.FTE/Log/ACCOUNTING*`. Ustaw wartość **Użycie znaku wieloznacznego** na **Znak wieloznacznym na poziomie znaku**. Należy także dodać wpisy do pliku `logger.properties` dla programu rejestrującego. Na przykład, jeśli tworzony jest obiekt subskrypcji o nazwie `ACCOUNTING.LOGS` z tymi ustawieniami, dodaj następujące wpisy do pliku `logger.properties`:

```
wmqfte.message.source.type=administrative subscription
wmqfte.message.source.name=ACCOUNTING.LOGS
```

Autonomiczny program rejestrujący obsługuje komunikaty dziennika, które rozpoczynają się od łańcucha tematu `SYSTEM.FTE/Log/`. Można określić bardziej restrykcyjny łańcuch tematu, ale nie można podać mniej restrykcyjnego łańcucha. W przypadku określenia mniej restrykcyjnego łańcucha w przypadku błędu wszystkie publikacje dotyczące łańcucha tematu innego niż `SYSTEM.FTE/Log/` przejdź do kolejki odrzuceń, a autonomiczny program rejestrujący wygeneruje komunikat o błędzie `BFGDB0002E`. Ten komunikat o błędzie wskazuje, że wystąpił problem z konfiguracją autonomicznego programu rejestrującego.

Kolejka

Typowa topologia to miejsce, w którym autonomiczny program rejestrujący działa w tym samym systemie, co menedżer kolejek koordynacji. Jeśli nie jest to możliwe, można utworzyć subskrypcję menedżera kolejek koordynacji przy użyciu kolejki w innym menedżerze kolejek jako miejsce docelowe subskrypcji (przy użyciu definicji kolejki zdalnej lub przy użyciu właściwości `DESTQMGR` subskrypcji). Program rejestrujący może następnie działać w systemie, w którym znajduje się drugi menedżer kolejek, a następnie odczytywać komunikaty z kolejki. Aby zapewnić integralność transakcyjną, autonomiczny program rejestrujący musi zawsze łączyć się z jego menedżerem kolejek w trybie powiązań. Należy zdefiniować kolejkę odrzuceń i kolejkę komend w tym samym menedżerze kolejek, z którym łączy się autonomiczny program rejestrujący. Menedżery kolejek muszą być w wersji IBM WebSphere MQ 7.5 lub nowszej.

Na przykład, aby gromadzić komunikaty dziennika, które są umieszczane w kolejce USER.QUEUE w ramach subskrypcji dodaj te wpisy do pliku `logger.properties` :

```
wmqfte.message.source.type=queue  
wmqfte.message.source.name=USER.QUEUE
```

Instalowanie programu rejestrującego bazy danych Java EE dla produktu MFT

Wykonaj poniższe instrukcje, aby zainstalować i skonfigurować program rejestrujący bazy danych JEE do użytku z produktem Managed File Transfer.

O tym zadaniu

Więcej informacji na temat programu rejestrującego bazy danych Java EE można znaleźć w temacie [“Konfigurowanie programu rejestrującego produktu MFT”](#) na stronie 744.

Uwaga: Programu rejestrującego bazy danych produktu Java EE nie można uruchamiać jednocześnie z autonomicznym programem rejestrującym, chyba że te programy rejestrujące korzystają z oddzielnych instancji bazy danych.

Procedura

1. Przed zainstalowaniem programu rejestrującego bazy danych Java EE należy przygotować środowisko. Skorzystaj z instrukcji znajdujących się w temacie [“Przygotowanie do instalacji programu rejestrującego bazy danych Java EE dla produktu MFT”](#) na stronie 759.
2. Program rejestrujący bazy danych Java EE instaluje się na serwerze aplikacji zgodnym z Java Platform, Enterprise Edition (Java EE). Instrukcje zawierają następujące strony:
 - [“Instalowanie programu rejestrującego bazy danych Java EE dla produktu MFT z produktem WebSphere Application Server 7.0”](#) na stronie 762
 - [“Instalowanie programu rejestrującego bazy danych Java EE dla produktu MFT z produktem WebSphere Application Server Community Edition”](#) na stronie 766

Zadania pokrewne

[“Przygotowanie do instalacji programu rejestrującego bazy danych Java EE dla produktu MFT”](#) na stronie 759

Wykonaj poniższe instrukcje, aby przygotować środowisko produktu Managed File Transfer przed zainstalowaniem programu rejestrującego bazy danych Java EE .

[“Instalowanie programu rejestrującego bazy danych Java EE dla produktu MFT z produktem WebSphere Application Server 7.0”](#) na stronie 762

Wykonaj poniższe instrukcje, aby zainstalować i skonfigurować program rejestrujący bazy danych Java Platform, Enterprise Edition (Java EE) dla produktu Managed File Transfer z produktem WebSphere Application Server 7.0.

[“Instalowanie programu rejestrującego bazy danych Java EE dla produktu MFT z produktem WebSphere Application Server Community Edition”](#) na stronie 766

Wykonaj poniższe instrukcje, aby zainstalować i skonfigurować program rejestrujący bazy danych Java Platform, Enterprise Edition (Java EE) dla produktu Managed File Transfer z produktem WebSphere Application Server Community Edition.

[“Konfigurowanie dostępu użytkowników do programu rejestrującego bazy danych Java EE dla produktu MFT”](#) na stronie 770

Podczas konfigurowania programu rejestrującego bazy danych Java Platform, Enterprise Edition (Java EE) dla produktu Managed File Transfer potrzebne są konta użytkowników w celu uzyskania dostępu do produktu IBM MQ, bazy danych i systemu operacyjnego. Liczba wymaganych użytkowników systemu operacyjnego zależy od liczby systemów, które są używane do udostępniania tych komponentów.

[“Migracja z autonomicznego programu rejestrującego bazy danych do programu rejestrującego bazy danych Java EE dla produktu MFT”](#) na stronie 773

Migrację z autonomicznego programu rejestrującego bazy danych do programu rejestrującego bazy danych Java EE można przeprowadzić. Należy zatrzymać autonomiczny program rejestrujący bazy danych i zainstalować program rejestrujący bazy danych JEE. Aby uniknąć utraty lub duplikowania pozycji dziennika, należy zatrzymać komunikaty publikowane w systemie SYSTEM.FTE przed zatrzymaniem autonomicznego programu rejestrującego bazy danych i zrestartowaniu go po zainstalowaniu programu rejestrującego bazy danych Java EE . Przed migracją należy utworzyć kopię zapasową bazy danych.

Odsyłacze pokrewne

[Uprawnienia do programu rejestrującego MFT](#)

Przygotowanie do instalacji programu rejestrującego bazy danych Java EE dla produktu MFT

Wykonaj poniższe instrukcje, aby przygotować środowisko produktu Managed File Transfer przed zainstalowaniem programu rejestrującego bazy danych Java EE .

O tym zadaniu

Więcej informacji na temat programu rejestrującego bazy danych Java EE można znaleźć w temacie [“Konfigurowanie programu rejestrującego produktu MFT” na stronie 744.](#)

Procedura

1. Zainstaluj oprogramowanie bazy danych, korzystając z dokumentacji bazy danych.
Jeśli obsługa JDBC jest opcjonalnym komponentem bazy danych, należy zainstalować ten komponent.

2. Utwórz bazę danych przy użyciu narzędzi udostępnionych przez bazę danych. Baza danych musi mieć obszar tabel i wielkość strony puli buforów o wielkości co najmniej 8K.

Domyślną nazwą schematu jest FTELOG. Jeśli używana jest nazwa schematu inna niż FTELOG, należy zmodyfikować udostępniony plik SQL odpowiedni dla używanej bazy danych, `ftelog_tables_db2.sql` lub `ftelog_tables_oracle.sql`, aby odzwierciedlić to przed przejściem do następnego kroku.

3. Utwórz wymagane tabele bazy danych przy użyciu narzędzi bazy danych.

Multi W systemie Wiele platform pliki `ftelog_tables_db2.sql` i `ftelog_tables_oracle.sql` zawierają komendy SQL, które można uruchomić w celu utworzenia tabel.

z/OS W systemie z/OS plik, który należy uruchomić, zależy od wersji produktu Db2 for z/OS , która jest używana:

- W przypadku produktu Db2 for z/OS 9.0 i wcześniejszych wersji uruchom plik `ftelog_tables_zos.sql` , aby utworzyć tabele. Ten plik tworzy tabele przy użyciu typu danych INTEGER dla pól, które oznaczają wielkość przesyłanych plików oraz identyfikator tabeli powiązany z każdym transferem.
- W przypadku systemu Db2 for z/OS 9.1 i nowszych wersji uruchom plik `ftelog_tables_zos_bigint.sql` , aby utworzyć tabele. Ten plik tworzy tabele przy użyciu typu danych BIGINT dla pól, które oznaczają wielkość przesyłanych plików oraz identyfikator tabeli powiązany z każdym transferem.

4. Jeśli nazwa schematu została zmieniona z FTELOG, należy zmienić nazwę schematu w pliku EAR. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [“Zmiana nazwy schematu w programie rejestrującym bazy danych Java EE dla produktu MFT” na stronie 760.](#)
5. Utwórz kolejkę odrzuceń w programie IBM MQ.

Ponieważ program rejestrujący nigdy nie usuwa komunikatów dziennika, jeśli program rejestrujący napotka komunikat, którego nie może obsłużyć, umieszcza komunikat w kolejce odrzucania w celu sprawdzenia i ewentualnego ponownego przetworzenia. W tym celu nie należy używać kolejki niewysłanych komunikatów menedżera kolejek, ponieważ odrzucone komunikaty nie mają nagłówka DLH, a komunikaty odrzucone nie mogą być łączone z komunikatami umieszczanymi w kolejce

niedostarczanych komunikatów z innych powodów. Komenda **fteCreateLogger** tworzy kolejkę odrzuceń. Domyślną nazwą dla tej kolejki odrzuceń jest SYSTEM.FTE.LOG.RJCT.nazwa_dziennika

6. Postępuj zgodnie z instrukcjami w temacie [“Konfigurowanie dostępu użytkowników do programu rejestrującego bazy danych Java EE dla produktu MFT”](#) na stronie 770.

Co dalej

Program rejestrujący bazy danych Java EE można teraz zainstalować na serwerze aplikacji zgodnym z produktem Java EE. Należy skorzystać z instrukcji podanych w poniższych tematach, w zależności od używanego serwera aplikacji:

- [“Instalowanie programu rejestrującego bazy danych Java EE dla produktu MFT z produktem WebSphere Application Server 7.0”](#) na stronie 762
- [“Instalowanie programu rejestrującego bazy danych Java EE dla produktu MFT z produktem WebSphere Application Server Community Edition”](#) na stronie 766

Zmiana nazwy schematu w programie rejestrującym bazy danych Java EE dla produktu MFT

Program rejestrujący bazy danych Java Platform, Enterprise Edition (Java EE) może używać bazy danych, która ma inną niż domyślną nazwę schematu. Należy zmienić nazwę schematu w pliku EAR programu rejestrującego bazy danych Java EE .

O tym zadaniu

Aby zmienić nazwę schematu, z którego korzysta program rejestrujący bazy danych Java EE , wykonaj następujące kroki:

Procedura

1. Wyodrębnij plik JAR JPA z pliku EAR za pomocą następującej komendy:

```
jar -xvf ear_file lib/jpa_file
```

gdzie:

- *plik_ear* to `com.ibm.wmqfte.databaselogger.jee.oracle.ear` lub `com.ibm.wmqfte.databaselogger.jee.ear` w zależności od tego, czy używany jest produkt Db2 , czy Oracle.
- *plik_jar* to `com.ibm.wmqfte.web.jpa.oracle.jar` lub `com.ibm.wmqfte.web.jpa.jar` w zależności od tego, czy używany jest produkt Db2 , czy Oracle.

2. Wyodrębnij plik `persistence.xml` z pliku JAR JPA za pomocą następującej komendy:

```
jar -xvf lib/jpa_file META_INF/persistence.xml
```

gdzie:

- *plik_jar* to `com.ibm.wmqfte.web.jpa.oracle.jar` lub `com.ibm.wmqfte.web.jpa.jar` w zależności od tego, czy używany jest produkt Db2 , czy Oracle.

3. Zmodyfikuj plik `persistence.xml` , aby zmienić następujący wiersz:

```
<property name="openjpa.jdbc.Schema" value="schema_name" />
```

where

- *nazwa_schematu* to nazwa schematu, który ma zostać użyty.

4. Zaktualizuj plik JAR JPA przy użyciu zmodyfikowanego pliku `persistence.xml` za pomocą następującej komendy:


```
jar -uvf lib/jpa_file META_INF/persistence.xml
```

gdzie:

- *plik_jar* to `com.ibm.wmqfte.web.jpa.oracle.jar` lub `com.ibm.wmqfte.web.jpa.jar` w zależności od tego, czy używany jest produkt Db2, czy Oracle.

5. Zaktualizuj plik EAR za pomocą zmodyfikowanego pliku JAR JPA za pomocą następującej komendy:

```
jar -uvf ear_file lib/jpa_file
```

gdzie:

- *plik_ear* to `com.ibm.wmqfte.databaselogger.jee.oracle.ear` lub `com.ibm.wmqfte.databaselogger.jee.ear` w zależności od tego, czy używany jest produkt Db2, czy Oracle.
- *plik_jar* to `com.ibm.wmqfte.web.jpa.oracle.jar` lub `com.ibm.wmqfte.web.jpa.jar` w zależności od tego, czy używany jest produkt Db2, czy Oracle.

Co dalej

Użyj zmodyfikowanego pliku EAR, aby zainstalować program rejestrujący bazy danych produktu Java EE .

Zadania pokrewne

[“Instalowanie programu rejestrującego bazy danych Java EE dla produktu MFT z produktem WebSphere Application Server 7.0” na stronie 762](#)

Wykonaj poniższe instrukcje, aby zainstalować i skonfigurować program rejestrujący bazy danych Java Platform, Enterprise Edition (Java EE) dla produktu Managed File Transfer z produktem WebSphere Application Server 7.0.

[“Instalowanie programu rejestrującego bazy danych Java EE dla produktu MFT z produktem WebSphere Application Server Community Edition” na stronie 766](#)

Wykonaj poniższe instrukcje, aby zainstalować i skonfigurować program rejestrujący bazy danych Java Platform, Enterprise Edition (Java EE) dla produktu Managed File Transfer z produktem WebSphere Application Server Community Edition.

Ustawianie ścieżki biblioteki rodzimej w produkcie WebSphere Application Server 7.0

If you deploy the Java Platform, Enterprise Edition (Java EE) database logger application on WebSphere Application Server 7.0, and you want to use bindings mode connections between the application and IBM MQ, you must configure the IBM MQ messaging provider with the location of the IBM MQ native libraries on the system.

O tym zadaniu

Jeśli na serwerze aplikacji nie zostanie ustawiona ścieżka do biblioteki rodzimej, w dzienniku wyjścia systemu WebSphere Application Server 7.0 może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:

```
A connection could not be made to WebSphere MQ for the following reason:  
CC=2;RC=2495;AMQ8568: The native JNI library 'mqjbnf' was not found. [3=mqjbnf]
```

Aby wykonać następujące kroki, należy użyć Konsoli administracyjnej produktu WebSphere Application Server 7.0 :

Procedura

1. W panelu nawigacyjnym rozwiń opcję **Zasoby > JMS > Dostawcy JMS**.
2. Wybierz dostawcę przesyłania komunikatów produktu IBM MQ, który jest w poprawnym zasięgu dla fabryki połączeń lub specyfikacji aktywowania, która tworzy połączenie w trybie powiązań.

Uwaga: Informacje o ścieżce rodzimej z zasięgu Server są używane w preferencjach do informacji o ścieżce rodzimej z wyższych zasięgów, a informacje o ścieżce rodzimej z zasięgu Node są używane w preferencjach do informacji o ścieżce rodzimej w zasięgu Cell .

3. W obszarze Właściwości ogólne, w polu **Ścieżka rodzimej biblioteki** , wprowadź pełną nazwę katalogu zawierającego biblioteki rodzime produktu IBM MQ .

Na przykład w systemie Linux wpisz /opt/mqm/java/lib. Wprowadź tylko jedną nazwę katalogu.

4. Kliknij przycisk **OK**.
5. Zrestartuj serwer aplikacji, aby odświeżyć konfigurację.
6. Wymagane: Zrestartuj serwer aplikacji po raz drugi, aby załadować biblioteki.

Instalowanie programu rejestrującego bazy danych Java EE dla produktu MFT z produktem WebSphere Application Server 7.0

Wykonaj poniższe instrukcje, aby zainstalować i skonfigurować program rejestrujący bazy danych Java Platform, Enterprise Edition (Java EE) dla produktu Managed File Transfer z produktem WebSphere Application Server 7.0.

Zanim rozpoczniesz

Przed zainstalowaniem programu rejestrującego bazy danych JEE należy postępować zgodnie z instrukcjami w tematach [“Przygotowanie do instalacji programu rejestrującego bazy danych Java EE dla produktu MFT”](#) na stronie 759 i [“Ustawianie ścieżki biblioteki rodzimej w produkcie WebSphere Application Server 7.0”](#) na stronie 761.

O tym zadaniu

Więcej informacji na temat programu rejestrującego bazy danych Java EE zawiera sekcja [“Konfigurowanie programu rejestrującego produktu MFT”](#) na stronie 744.

Procedura

1. Skonfiguruj dostawcę JDBC XA:
 - a) Wybierz opcję **Resources > JDBC > JDBC Providers** (Zasoby > Dostawcy JDBC > Dostawcy JDBC) w obszarze nawigacyjnym konsoli administracyjnej produktu WebSphere Application Server 7.0 .
 - b) Utwórz dostawcę JDBC za pomocą kreatora konsoli, klikając przycisk **Nowy**.
 - c) W kroku 1 kreatora wybierz bazę danych, która jest używana, z listy **Typ bazy danych** , a powiązany typ dostawcy z listy **Typ dostawcy** . Z listy **Implementation type** (Typ implementacji) wybierz opcję **XA data source**(Źródło danych XA). Kliknij przycisk **Dalej**.
 - d) W kroku 2 kreatora upewnij się, że położenie katalogu wymaganych plików jar bazy danych jest ustawione poprawnie. Kliknij przycisk **Dalej**.
 - e) Kliknij przycisk **Zakończ** na stronie podsumowania, aby utworzyć dostawcę JDBC .
2. Utwórz aliasy uwierzytelniania. Należy utworzyć jeden alias dla źródła danych, a drugi dla produktu IBM MQ:
 - a) Wybierz opcję **Zabezpieczenia > Zabezpieczenia globalne** w obszarze nawigacyjnym konsoli administracyjnej produktu WebSphere Application Server 7.0 .
 - b) Pod nagłówkiem **Uwierzytelnianie** rozwiń pozycję **Usługa uwierzytelniania i autoryzacji Java (JAAS)**.
 - c) Kliknij opcję **Dane uwierzytelnianiaJ2C**. Zostanie otwarta strona aliasu uwierzytelniania.
 - d) Utwórz alias uwierzytelniania dla źródła danych:
 - i) Kliknij opcję **Nowy**.
 - ii) Wprowadź szczegóły w polu **Alias, Identyfikator użytkownika, Hasłoi Opis**. Szczegóły wprowadzone w polach **ID użytkownika** i **Hasło** muszą być zgodne ze szczegółami, które zostały wprowadzone podczas tworzenia użytkownika bazy danych. Więcej informacji na ten

temat zawiera sekcja “Konfigurowanie dostępu użytkowników do programu rejestrującego bazy danych Java EE dla produktu MFT” na stronie 770.

- iii) Kliknij przycisk **OK**.
- e) Utwórz alias uwierzytelniania dla produktu IBM MQ:
 - i) Kliknij opcję **Nowy**.
 - ii) Wprowadź szczegóły w polu **Alias, Identyfikator użytkownika, Hasło i Opis**. Szczegóły wprowadzone w polach **ID użytkownika** i **Hasło** muszą być zgodne z ustawieniami hasła użytkownika i hasła dla instalacji produktu IBM MQ .
 - iii) Kliknij przycisk **OK**.
3. Utwórz źródło danych:
 - a) Wybierz opcję **Zasoby > JDBC > Źródła danych** w obszarze nawigacyjnym konsoli administracyjnej produktu WebSphere Application Server 7.0 .
 - b) Wybierz listę rozwijaną **Zasięg** i zmień zasięg na odpowiednią wartość. Na przykład: `Node=yourNode` , `Server=yourServer`.
 - c) Utwórz źródło danych przy użyciu kreatora konsoli, klikając przycisk **Nowy**.
 - d) W kroku 1 kreatora, w polu **Nazwa źródła danych** wprowadź wartość `wmqfte-database` , a w polu **Nazwa JNDI** wprowadź wartość `jdbc/wmqfte-database`. Kliknij przycisk **Dalej**.
 - e) W kroku 2 kreatora należy użyć listy rozwijanej **Wybierz istniejący dostawca JDBC** , aby wybrać dostawcę JDBC utworzonego w poprzednich krokach. Kliknij przycisk **Dalej**.
 - f) **Db2**: W kroku 3 kreatora, w polu **Typ sterownika** wprowadź wartość 4.
 - g) **Db2**: Wprowadź szczegółowe informacje w polach **Nazwa bazy danych, Nazwa serwera i Numer portu** , a następnie kliknij przycisk **Dalej**.

Oracle: W polu **Adres URL** wprowadź adres URL połączenia i w polu **Nazwa klasy programu pomocy składnicy danych** wybierz poprawny program pomocy składnicy danych.

Oracle RAC: Podczas nawiązywania połączenia z produktem Oracle Real Application Cluster, adres URL połączenia musi zawierać informacje o hoście niezbędne do nawiązania połączenia ze wszystkimi dostępnymi instancjami bazy danych.
 - h) W kroku 4 kreatora wybierz nazwę aliasu uwierzytelniania źródła danych, który został zdefiniowany w kroku 2d z listy **Alias uwierzytelniania dla odtwarzania XA** . Wybierz tę samą nazwę z list **Alias uwierzytelniania zarządzanego przez komponent** i **Alias uwierzytelniania zarządzanego przez kontener** .
 - i) Kliknij przycisk **Zakończ** na stronie podsumowania, aby utworzyć źródło danych.
4. Opcjonalne: Sprawdź konfigurację źródła danych:
 - a) Wybierz opcję **Zasoby > JDBC > Źródła danych** w obszarze nawigacyjnym konsoli administracyjnej produktu WebSphere Application Server 7.0 .
 - b) Kliknij przycisk **Testuj połączenie** .
5. Utwórz temat.
 - a) W obszarze nawigacyjnym konsoli administracyjnej produktu WebSphere Application Server 7.0 kliknij opcję **Zasoby > JMS > Tematy**.
 - b) Wybierz listę rozwijaną **Zasięg** i zmień zasięg na odpowiednią wartość. Na przykład: `Node=yourNode` , `Server=yourServer`.
 - c) Kliknij opcję **Nowy**.
 - d) Kliknij opcję **Dostawca przesyłania komunikatów produktu IBM MQ**.
 - e) Na panelu **Administrowanie** strony właściwości tematu wybierz unikalne wartości w polach **Nazwa** i **Nazwa JNDI** , które będą się później odwoływać w konfiguracji.
 - f) W panelu tematu **IBM MQ** wpisz `SYSTEM.FTE/Log/#` w polu **Nazwa tematu** .
6. Utwórz specyfikację aktywowania:

- a) W obszarze nawigacyjnym konsoli administracyjnej produktu WebSphere Application Server 7.0 kliknij kolejno opcje **Zasoby > JMS > Specyfikacje aktywowania**.
- b) Wybierz listę rozwijaną **Zasięg** i zmień zasięg na odpowiednią wartość. Na przykład: Node=yourNode, Server=yourServer.
- c) Kliknij opcję **Nowy**.
- d) Kliknij opcję **Dostawca przesyłania komunikatów produktu IBM MQ**.
- e) W kroku 1 kreatora wybierz unikalne wartości w polach **Nazwa** i **Nazwa JNDI**, które ponownie będą później odwoływać się do konfiguracji w dalszej części konfiguracji.
- f) W kroku 1.1 wprowadź nazwę JNDI dla tematu, który został skonfigurowany w kroku 5 w polu **Nazwa JNDI miejsca docelowego**.
- g) Z listy **Typ miejsca docelowego** wybierz opcję **Temat**.
- h) W kroku 1.2 kreatora wybierz opcję **Subskrypcja trwała**. Wpisz SYSTEM.FTE.DATABASELOGGER.AUTO w polu **Nazwa subskrypcji**.
- i) W kroku 2 kreatora wybierz opcję **Wprowadź wszystkie wymagane informacje do tego kreatora**.
- j) W kroku 2.1 wprowadź nazwę menedżera kolejek w polu **Nazwa menedżera kolejek lub grupy współużytkownika kolejek**.
- k) W kroku 2.2 wybierz wybraną metodę transportu z listy **Transport**. Jeśli zostanie wybrana opcja **Powiązania**, żadne inne informacje nie są wymagane. Jeśli zostanie wybrana opcja **Klient** lub **Powiązania, następnie klient**, wprowadź szczegóły dotyczące opcji **Nazwa hosta, Port i Kanał połączenia z serwerem**.
- l) Opcjonalne: Kliknij opcję **Testuj połączenie**, aby potwierdzić, że menedżer kolejek jest obecny. Można jednak oczekiwać, że produkt NOT_AUTHORIZED będzie odbierany do momentu, gdy odwołanie do aliasu uwierzytelniania zostanie określone w kroku 6n.
- m) Kliknij przycisk **Zapisz**.
- n) Kliknij nazwę utworzonego przez użytkownika specyfikacji aktywowania. W sekcji **General Properties** (Właściwości ogólne) na karcie **Konfiguracja** (Konfiguracja) przewiń ekran w dół do panelu **Advanced** (Zaawansowane) i wprowadź unikalną nazwę, aby zidentyfikować połączenie IBM MQ w polu **Client ID** (Identyfikator klienta). Należy wykonać ten krok lub połączenie zostało odrzucone przez produkt IBM MQ z kodem błędów JMSCC0101.
- o) Jeśli jako metoda transportu wybrano opcję **Klient**, przewiń ekran w dół do panelu **Ustawienia zabezpieczeń** i wybierz alias uwierzytelniania zdefiniowany w kroku 8 z listy **Alias uwierzytelniania**.
- p) Kliknij opcję **Apply** (Zastosuj).
- q) W sekcji **Właściwości dodatkowe**, na karcie **Konfiguracja**, kliknij opcję **Właściwości zaawansowane**. W sekcji **Consumer Consumer** (Konsument połączeń) w panelu **Advanced Properties** (Właściwości zaawansowane) wpisz wartość 1 w polu **Maximum server sessions** (Maksymalna liczba sesji serwera).

Uwaga: Przed kontynuowaniem upewnij się, że ukończysz ten krok. Niewykonanie tej czynności może spowodować, że program rejestrujący nie będzie działał poprawnie.

- r) W sekcji **Właściwości dodatkowe**, na karcie **Konfiguracja**, kliknij opcję **Właściwości zaawansowane**. Ustaw wartość opcji **Zatrzymaj punkt końcowy, jeśli dostarczenie komunikatu nie powiedzie się** do minimum 1.

Jeśli wartość właściwości `_numberOfFailedAttemptsBeforeReject` jest ustawiona na więcej niż 1 (więcej informacji na ten temat zawiera sekcja 9j), należy ustawić opcję **Zatrzymaj punkt końcowy, jeśli dostarczenie komunikatu nie powiedzie się**, co najmniej na wartość właściwości `_numberOfFailedAttemptsBeforeReject`. Zapobiega to zatrzymaniu punktu końcowego po odebraniu komunikatu, który nie może zostać przetworzony (na przykład zniekształcony komunikat dziennika przesyłania). Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [Obsługa i odrzucanie błędów programu rejestrującego MFT](#).

7. Utwórz fabrykę połączeń kolejki.

- a) W obszarze nawigacyjnym konsoli administracyjnej produktu WebSphere Application Server 7.0 kliknij kolejno opcje **Zasoby > JMS > Fabryki połączeń kolejki**.
 - b) Wybierz listę rozwijaną **Zasięg** i zmień zasięg na odpowiednią wartość. Na przykład: Node=yourNode, Server=yourServer.
 - c) Kliknij opcję **Nowy**.
 - d) Kliknij opcję **Dostawca przesyłania komunikatów produktu IBM MQ**.
 - e) W kroku 1 kreatora wybierz unikalne wartości w polach **Nazwa** i **Nazwa JNDI**, które ponownie będą później odwoływać się do konfiguracji w dalszej części konfiguracji.
 - f) W kroku 2 wybierz opcję **Wprowadź wszystkie wymagane informacje do tego kreatora**.
 - g) W kroku 2.1 wprowadź nazwę menedżera kolejek w polu **Nazwa menedżera kolejek lub grupy współużytkownika kolejek**.
 - h) W kroku 2.2 wybierz wybraną metodę transportu z listy **Transport**. Jeśli zostanie wybrana opcja **Powiązania**, żadne inne informacje nie są wymagane. Jeśli zostanie wybrana opcja **Klient** lub **Powiązania, następnie klient**, wprowadź szczegóły dotyczące opcji **Nazwa hosta, Port i Kanat połączenia z serwerem**.
 - i) Opcjonalne: Kliknij opcję **Testuj połączenie**, aby potwierdzić, że menedżer kolejek jest obecny. Można jednak oczekiwać, że produkt NOT_AUTHORIZED będzie odbierany do momentu, gdy odwołanie do aliasu uwierzytelniania zostanie określone w kroku 7h.
 - j) Jeśli jako metodę transportu wybrano opcję **Klient** lub **Powiązania, następnie klient**, kliknij nazwę utworzonego właśnie fabryki połączeń kolejki. Przewiń ekran w dół do panelu **Ustawienia zabezpieczeń** na karcie **Konfiguracja** i wybierz alias uwierzytelniania zdefiniowany w kroku 2e z listy **Alias uwierzytelniania dla odtwarzania XA** i **Alias uwierzytelniania zarządzanego przez kontener**.
8. Utwórz kolejkę odrzuceń w programie WebSphere Application Server:
- a) W obszarze nawigacyjnym konsoli administracyjnej produktu WebSphere Application Server 7.0 kliknij kolejno opcje **Zasoby > JMS > Kolejki**.
 - b) Wybierz listę rozwijaną **Zasięg** i zmień zasięg na odpowiednią wartość. Na przykład: Node=yourNode, Server=yourServer.
 - c) Kliknij opcję **Nowy**.
 - d) Kliknij opcję **Dostawca przesyłania komunikatów produktu IBM MQ**.
 - e) Wybierz unikalne wartości w polach **Nazwa** i **Nazwa JNDI**, które ponownie będą później odwoływać się do konfiguracji w dalszej części.
 - f) Wpisz SYSTEM.FTE.LOG.RJCT.Logger_name w polu **Nazwa kolejki**. Upewnij się, że ta kolejka została utworzona w menedżerze kolejek koordynacji.
 - g) Wprowadź nazwę menedżera kolejek w polu **Nazwa menedżera kolejek**.
 - h) Kliknij przycisk **OK**.
9. Zainstaluj aplikację programu rejestrującego bazy danych JEE:
- a) W konsoli administracyjnej produktu WebSphere Application Server 7.0 wybierz opcję **Aplikacje > Nowa aplikacja**.
 - b) Wybierz listę rozwijaną **Zasięg** i zmień zasięg na odpowiednią wartość. Na przykład: Node=yourNode, Server=yourServer.
 - c) Z listy opcji wybierz opcję **Nowa aplikacja korporacyjna**.
 - d) Na stronie **Przygotowanie do instalacji aplikacji** wybierz plik com.ibm.wmqfte.databaselogger.jee.ear lub plik com.ibm.wmqfte.databaselogger.jee.oracle.ear z katalogu MQ_INSTALLATION_PATH/mqft/web w instalacji produktu Managed File Transfer Service, a następnie kliknij przycisk **Dalej**.
 - e) Na poniższym ekranie wybierz opcję **Detailed** (Szczegółowe), aby wyświetlić wszystkie opcje i parametry instalacji, a następnie kliknij przycisk **Next** (Dalej).

- f) Kliknij przycisk **Dalej** , wykonując kroki od 1 do 4, aby zaakceptować wartości domyślne.
- g) W kroku 5 kreatora **Powiązanie obiektów nastęchiwania z komponentami bean sterowanymi komunikatami**przełącz do sekcji **Powiązania nastęchiwania** . Kliknij opcję **Specyfikacja aktywowania**.

Wprowadź wymagane wartości dla następujących pól:

Nazwa JNDI zasobu docelowego

Nazwa JNDI, która została określona podczas tworzenia specyfikacji aktywowania w kroku 6d.

Nazwa JNDI miejsca docelowego

Nazwa JNDI, która została określona podczas tworzenia tematu w kroku 5d.

Kliknij przycisk **Dalej**.

- h) W kroku 6 kreatora, **Odwzoruj odwołania do zasobów na zasoby**, wprowadź szczegóły w polu **Nazwa JNDI zasobu docelowego** . Ta nazwa jest nazwą JNDI określoną dla fabryki połączeń kolejki odrzucania w kroku 7c. Kliknij przycisk **Dalej**.
- i) W kroku 7 kreatora, **Odwzoruj odwołania do pozycji środowiska zasobów na zasoby**, wprowadź szczegóły w polu **Nazwa JNDI zasobu docelowego** . Ta nazwa jest nazwą JNDI kolejki odrzucania utworzonej w kroku 8d. Kliknij przycisk **Dalej**.
- j) W kroku 8 kreatora, **Odwzoruj wpisy środowiska dla modułów EJB**, zaakceptuj wartość domyślną 1. Kliknij przycisk **Dalej**.

Oracle RAC: Podczas nawiązywania połączenia z klastrem Oracle Real Application Cluster należy ustawić wartość właściwości `_numberOfFailedAttemptsBeforeReject` na **co najmniej 2**. Ta właściwość określa, ile razy program rejestrujący próbuje przetworzyć komunikat kontrolny po wystąpieniu awarii. W przypadku przełączenia awaryjnego bazy danych prawdopodobne jest wystąpienie co najmniej jednego niepowodzenia. Aby uniknąć niepotrzebnego przenoszenia komunikatu do kolejki odrzucania, zwiększenie tej wartości pozwala na podjęcie drugiej próby, co zwykle powoduje powodzenie w przypadku nawiązania połączenia z nową instancją bazy danych. Jeśli podczas testowania komunikaty są nadal przenoszone do kolejki odrzucen podczas przełączania awaryjnego instancji bazy danych, należy zwiększyć tę wartość dalej: czas przełączania między instancjami może spowodować więcej niż jeden błąd w przypadku tego samego komunikatu. Należy jednak pamiętać, że zwiększenie tej wartości ma wpływ na wszystkie przypadki niepowodzenia (na przykład zniekształcony komunikat), a nie tylko przełączenie awaryjne bazy danych, dlatego należy zwiększyć wartość opieki, aby uniknąć niepotrzebnych powtórzeń.

- k) W kroku 9 kreatora, **Metadane dla modułów**, kliknij przycisk **Dalej**.

l) W kroku 10 kreatora, **Podsumowanie**, kliknij przycisk **Zakończ**.

10. Teraz można uruchomić aplikację z poziomu Konsoli administracyjnej produktu WebSphere Application Server 7.0 :

- a) Z poziomu nawigacji konsoli wybierz opcję **Aplikacje > Typy aplikacji > Aplikacje korporacyjneWebSphere** .
- b) Zaznacz pole wyboru dla aplikacji korporacyjnej **Logger** z tabeli kolekcji i kliknij przycisk **Uruchom**.

Instalowanie programu rejestrującego bazy danych Java EE dla produktu MFT z produktem WebSphere Application Server Community Edition

Wykonaj poniższe instrukcje, aby zainstalować i skonfigurować program rejestrujący bazy danych Java Platform, Enterprise Edition (Java EE) dla produktu Managed File Transfer z produktem WebSphere Application Server Community Edition.

Zanim rozpoczniesz

Przed zainstalowaniem programu rejestrującego bazy danych Java EE należy postępować zgodnie z instrukcjami w temacie [“Przygotowanie do instalacji programu rejestrującego bazy danych Java EE dla produktu MFT”](#) na stronie 759.

O tym zadaniu

Więcej informacji na temat programu rejestrującego bazy danych Java EE można znaleźć w temacie “Konfigurowanie programu rejestrującego produktu MFT” na stronie 744.

Procedura

1. Wdróż adapter zasobów produktu IBM MQ `wmq.jmsra.rar`.

- Aby wdrożyć adapter zasobów IBM MQ dla programu rejestrującego bazy danych Java EE przy użyciu menedżera kolejek koordynacji QM_JUPITER, wykonaj następujące kroki. Ten przykład ma zastosowanie, gdy instancja produktu WebSphere Application Server Community Edition jest uruchomiona w tym samym systemie, co menedżer kolejek produktu IBM MQ, z którym ma zostać nawiązane połączenie.
 - a. Utwórz plik planu, który definiuje połączenie z menedżerem kolejek koordynacji produktu MFT. Poniższy przykładowy plik planu definiuje połączenie z menedżerem kolejek o nazwie QM_JUPITER i odwołaniem do kolejki o nazwie SYSTEM.FTE.LOG.RJCT.LOGGER1 w tym menedżerze kolejek.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<connector xmlns="http://geronimo.apache.org/xml/ns/j2ee/connector">
  <resourceadapter>
    <resourceadapter-instance>
      <resourceadapter-name>WMQ</resourceadapter-name>
      <workmanager>
        <gbean-link>DefaultWorkManager</gbean-link>
      </workmanager>
    </resourceadapter-instance>
    <outbound-resourceadapter>
      <connection-definition>
        <connectionfactory-interface>javax.jms.ConnectionFactory</connectionfactory-interface>
        <connectiondefinition-instance>
          <name>jms/WMQFTEJEEEDBLoggerRejectQueueCF</name>
          <config-property-setting name="queueManager">QM_JUPITER</config-property-setting>
          <config-property-setting name="transportType">BINDINGS</config-property-setting>
          <connectionmanager>
            <xa-transaction>
              <transaction-caching/>
            </xa-transaction>
            <single-pool>
              <max-size>10</max-size>
              <min-size>1</min-size>
              <blocking-timeout-milliseconds>5000</blocking-timeout-milliseconds>
              <idle-timeout-minutes>2</idle-timeout-minutes>
              <match-all />
            </single-pool>
          </connectionmanager>
        </connectiondefinition-instance>
      </connection-definition>
    </outbound-resourceadapter>
  </resourceadapter>
  <adminobject>
    <adminobject-interface>javax.jms.Queue</adminobject-interface>
    <adminobject-class>com.ibm.mq.connector.outbound.MQQueueProxy</adminobject-class>
    <adminobject-instance>
      <message-destination-name>jms/WMQFTEJEEEDBLoggerRejectQueue</message-destination-name>
      <config-property-setting name="baseQueueManagerName">QM_JUPITER</config-property-setting>
      <config-property-setting name="baseQueueName">SYSTEM.FTE.LOG.RJCT.LOGGER1</config-property-setting>
    </adminobject-instance>
  </adminobject>
</connector>
```

Aby użyć tego pliku planu w środowisku, zmień wartość QM_JUPITER na nazwę menedżera kolejek koordynacji.

- b. Otwórz konsolę administracyjną serwera WebSphere Application Server CE.
- c. Na liście **Akcje wspólnej konsoli** na **stronie powitania** kliknij opcję **Wdróż nowe aplikacje > Wdróż nowy**.
- d. W polu **Archiwum** wprowadź wartość `mq_install_root/java/lib/jca/wmq.jmsra.rar`.
- e. W polu **Plan** wpisz ścieżkę do pliku planu utworzonego w kroku 1a.

- Jeśli instancja produktu WebSphere Application Server Community Edition jest uruchomiona w innym systemie niż menedżer kolejek produktu IBM MQ , z którym ma zostać nawiązane połączenie, wykonaj następujące kroki, aby wdrożyć adapter zasobów produktu IBM MQ .
 - a. Utwórz plik planu, który definiuje połączenie z menedżerem kolejek koordynacji produktu WMQFTE. Poniższy przykładowy plik planu definiuje połączenie z menedżerem kolejek QM_SATURN, który znajduje się w innym systemie niż instalacja produktu WebSphere Application Server Community Edition , oraz odwołanie do kolejki o nazwie SYSTEM.FTE.LOG.RJCT.LOGGER1 w tym menedżerze kolejek. Nazwa hosta QM_SATURN to saturn.example.com. Port QM_SATURN to 1415. Kanał QM_SATURN ma wartość SYSTEM.DEF.SVRCONN.

Ponieważ serwer aplikacji i menedżer kolejek znajdują się w różnych systemach, należy użyć połączenia w trybie klienta z menedżerem kolejek. Poniższy plik planu ustawia wartość elementu <config-property-setting> , który ma nazwę transportType na CLIENT.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<connector xmlns="http://geronimo.apache.org/xml/ns/j2ee/connector">
  <resourceadapter>
    <resourceadapter-instance>
      <resourceadapter-name>WMQ</resourceadapter-name>
      <workmanager>
        <gbean-link>DefaultWorkManager</gbean-link>
      </workmanager>
    </resourceadapter-instance>
    <outbound-resourceadapter>
      <connection-definition>
        <connectionfactory-interface>javax.jms.ConnectionFactory</connectionfactory-interface>
        <connectiondefinition-instance>
          <name>jms/WMQFTEJEEDBLoggerRejectQueueCF</name>
          <config-property-setting name="queueManager">QM_SATURN</config-property-setting>
          <config-property-setting name="transportType">CLIENT</config-property-setting>
          <config-property-setting name="channel">SYSTEM.DEF.SVRCONN</config-property-setting>
          <config-property-setting name="hostName">saturn.example.com</config-property-setting>
          <config-property-setting name="port">1415</config-property-setting>
          <connectionmanager>
            <xa-transaction>
              <transaction-caching/>
            </xa-transaction>
            <single-pool>
              <max-size>10</max-size>
              <min-size>1</min-size>
              <blocking-timeout-milliseconds>5000</blocking-timeout-milliseconds>
              <idle-timeout-minutes>2</idle-timeout-minutes>
              <match-all />
            </single-pool>
          </connectionmanager>
        </connectiondefinition-instance>
      </connection-definition>
    </outbound-resourceadapter>
  </resourceadapter>
  <adminobject>
    <adminobject-interface>javax.jms.Queue</adminobject-interface>
    <adminobject-class>com.ibm.mq.connector.outbound.MQQueueProxy</adminobject-class>
    <adminobject-instance>
      <message-destination-name>jms/WMQFTEJEEDBLoggerRejectQueue</message-destination-name>
      <config-property-setting name="baseQueueManagerName">QM_SATURN</config-property-setting>
      <config-property-setting name="baseQueueName">SYSTEM.FTE.LOG.RJCT.LOGGER1</config-property-setting>
    </adminobject-instance>
  </adminobject>
</connector>
```

Aby użyć tego pliku planu w środowisku, zmień wartość QM_SATURN na nazwę menedżera kolejek koordynacji. Zmień wartość nazwy hosta, portu i kanału na wartości dla menedżera kolejek koordynacji.

- b. Skopiuj plik `mq_install_root/java/lib/jca/wmq.jmsra.rar` z systemu, w którym zainstalowany jest produkt IBM MQ , do systemu, w którym zainstalowany jest produkt WebSphere Application Server CE.
- c. Otwórz konsolę administracyjną serwera WebSphere Application Server CE.
- d. Na liście **Akcje wspólnej konsoli** na **stronie powitania** kliknij opcję **Wdróż nowe aplikacje > Wdróż nowy**.

- e. W polu **Archiwizuj** wpisz ścieżkę do kopii pliku `wmq.jmsra.rar`, który został pobrany.
 - f. W polu **Plan** wpisz ścieżkę do pliku planu, który został utworzony.
2. Należy zdefiniować konektor bazy danych, tak aby aplikacja programu rejestrującego bazy danych Java EE miała dostęp do wymaganej bazy danych w środowisku produktu WebSphere Application Server Community Edition.

Wykonaj następujące kroki w Konsoli administracyjnej produktu WebSphere Application Server Community Edition :

- a) W zależności od poziomu produktu WebSphere Application Server Community Edition, który jest używany, w obszarze **Console Navigation** (Nawigacja po konsoli) wybierz kolejno opcje **Services > Database Pools**(Usługi > Pule bazy danych) lub wybierz opcję **Resources > Datasources**(Zasoby > Źródła danych).
 - b) Utwórz pulę bazy danych przy użyciu kreatora puli bazy danych Geronimo. W polu **Nazwa puli bazy danych** wpisz `jdbc/wmqfte-database`.
 - c) W polu **Typ bazy danych** wybierz opcję `DB2_XA` lub `Oracle Thin`, odpowiednio dla używanej bazy danych.
 - d) Kliknij przycisk **Dalej**.
 - e) W polu **Sterownik JAR sterownika** wybierz odpowiedni plik jar dla używanej bazy danych.
 - f) W polu **Nazwa bazy danych** wpisz nazwę bazy danych, z którą nawiądujesz połączenie, w celu uzyskania informacji o statusie przesyłania.
 - g) W polu **User Name** (Nazwa użytkownika) wpisz nazwę użytkownika, który ma być używany do nawiązywania połączenia z bazą danych i uwierzytelniania w niej.
 - h) W polach **Hasło** i **Potwierdź hasło** wpisz hasło na potrzeby uwierzytelniania w bazie danych.
 - i) W polu **Port Number** (Numer portu) wpisz numer portu, który jest używany, jeśli nie jest to port domyślny.
 - j) Upewnij się, że wartością parametru **Typ sterownika** jest 4.
 - k) Wybierz opcję `XA` z listy **Typ transakcji**.
 - l) Kliknij opcję **Wdróż**.
3. Update the Managed File Transfer Java EE database logger application `openejb-jar.xml` file for your environment. Użyj programu narzędziowego Java SDK jar, aby wykonać następujące kroki:
- a) Wyodrębnij plik JAR komponentu EJB z dostarczonego pliku EAR, uruchamiając następującą komendę:

```
jar -xf ear_file_name com.ibm.wmqfte.databaselogger.jee.ejb.jar
```

gdzie *nazwa_pliku_ear* ma wartość `com.ibm.wmqfte.databaselogger.jee.ear` lub `com.ibm.wmqfte.databaselogger.jee.oracle.ear` w zależności od tego, czy używana jest baza danych Db2, czy Oracle. Plik EAR znajduje się w katalogu `MQ_INSTALLATION_PATH/mqft/web` instalacji serwera IBM WebSphere MQ File Transfer Edition.

- b) Wyodrębnij plik `META-INF/openejb-jar.xml` z wcześniej wyodrębnionego pliku JAR komponentu EJB, `com.ibm.wmqfte.databaselogger.jee.ejb.jar`, uruchamiając następującą komendę:

```
jar -xf com.ibm.wmqfte.databaselogger.jee.ejb.jar META-INF/openejb-jar.xml
```

- c) Do edycji wyodrębnionego pliku `META-INF/openejb-jar.xml` należy użyć edytora tekstu. Zmień następujące wartości `activation-config-property`, aby dopasować je do używanego środowiska:

queueManager

Nazwa menedżera kolejek produktu IBM MQ, który jest używany przez program rejestrujący bazy danych produktu Java EE.

hostName

Nazwa hosta, która ma być używana do nawiązywania połączenia z określonym menedżerem kolejek produktu IBM MQ . Ta wartość nie jest wymagana, jeśli nawiąże połączenie z menedżerem kolejek w trybie powiązań.

transportType

Określa, czy połączyć się z określonym menedżerem kolejek produktu IBM MQ w trybie klienta lub powiązania.

port

Nie jest wymagane, jeśli określono **transportType** powiązań. Port używany do nawiązywania połączenia z określonym menedżerem kolejek produktu IBM MQ .

kanal

Nie jest wymagane, jeśli określono **transportType** powiązań. Kanal serwera, który ma być używany do łączenia się z określonym menedżerem kolejek produktu IBM MQ .

- d) Zaktualizuj plik JAR komponentu EJB za pomocą zmodyfikowanego pliku META-INF/openejb-jar.xml , uruchamiając następującą komendę:

```
jar -uf com.ibm.wmqfte.databaselogger.jee.ejb.jar META-INF/openejb-jar.xml
```

- e) Zaktualizuj dostarczony plik EAR za pomocą zaktualizowanego pliku JAR komponentu EJB, uruchamiając następującą komendę:

```
jar -uf ear_file_name com.ibm.wmqfte.databaselogger.jee.ejb.jar
```

gdzie *nazwa_pliku_ear* to com.ibm.wmqfte.databaselogger.jee.ear lub com.ibm.wmqfte.databaselogger.jee.oracle.ear w zależności od używanej bazy danych.

4. Aby wdrożyć plik EAR na serwerze aplikacji, wykonaj następujące kroki w konsoli administracyjnej produktu WebSphere Application Server Community Edition .

- Wybierz kolejno opcje: **Aplikacje** > **Wdróż nowy** z menu **Nawigacja po konsoli** .
- W polu **Archiwum** określ plik EAR: com.ibm.wmqfte.databaselogger.jee.ear lub com.ibm.wmqfte.databaselogger.jee.oracle.ear (w zależności od używanej bazy danych).
- Pozostaw puste pole **Plan** .
- Upewnij się, że zaznaczone jest pole wyboru **Uruchom aplikację po instalacji** .
- Kliknij opcję **Install**. Aplikacja programu rejestrującego bazy danych JEE jest zainstalowana i uruchomiona.

Konfigurowanie dostępu użytkowników do programu rejestrującego bazy danych Java EE dla produktu MFT

Podczas konfigurowania programu rejestrującego bazy danych Java Platform, Enterprise Edition (Java EE) dla produktu Managed File Transfer potrzebne są konta użytkowników w celu uzyskania dostępu do produktu IBM MQ, bazy danych i systemu operacyjnego. Liczba wymaganych użytkowników systemu operacyjnego zależy od liczby systemów, które są używane do udostępniania tych komponentów.

O tym zadaniu

Liczba i typ kont użytkowników, które mają być uruchamiane przez program rejestrujący bazy danych Java EE , zależy od liczby systemów, które są używane przez użytkownika. Konta użytkowników są wymagane w celu uzyskania dostępu do następujących trzech środowisk:

- Lokalny system operacyjny
- IBM MQ
- Baza danych

Program rejestrujący bazy danych JEE można zainstalować, IBM MQ i bazę danych w jednym systemie lub w kilku systemach. Komponenty mogą być instalowane w następujących przykładach:

Program rejestrujący bazy danych Java EE , produkt IBM MQ i baza danych w tym samym systemie

Użytkownik może zdefiniować jeden użytkownik systemu operacyjnego, który będzie używany ze wszystkimi trzema komponentami. Program rejestrujący używa trybu powiązań do łączenia się z produktem IBM MQ i rodzimego połączenia w celu nawiązania połączenia z bazą danych.

Program rejestrujący bazy danych Java EE i produkt IBM MQ w jednym systemie, baza danych w osobnym systemie

Dla tej konfiguracji tworzone są dwóch użytkowników: użytkownik systemu operacyjnego w systemie, w którym działa program rejestrujący, oraz użytkownik systemu operacyjnego z dostępem zdalnym do bazy danych na serwerze bazy danych. Program rejestrujący używa trybu powiązań do łączenia się z produktem IBM MQ i połączenia klienckiego w celu uzyskania dostępu do bazy danych.

Program rejestrujący bazy danych Java EE w jednym systemie, IBM MQ w innym systemie, baza danych w dalszym systemie

Dla tej konfiguracji należy utworzyć trzech użytkowników: użytkownika systemu operacyjnego, który uruchamia serwer aplikacji, użytkownika produktu IBM MQ w celu uzyskania dostępu do używanych kolejek i tematów oraz użytkownika serwera bazy danych w celu uzyskania dostępu do tabel bazy danych i wstawienia go do tabel bazy danych. Program rejestrujący korzysta z trybu klienta w celu uzyskania dostępu do bazy danych IBM MQ i połączenia klienckiego z bazą danych.

W dalszej części tego przykładu założono, że użytkownik ma nazwę `ftelog`, ale można użyć dowolnej nazwy użytkownika, nowej lub istniejącej. Skonfiguruj uprawnienia użytkownika w następujący sposób:

Procedura

1. Upewnij się, że użytkownik systemu operacyjnego ma własną grupę i nie jest również w żadnej grupie z szerokimi uprawnieniami w menedżerze kolejek koordynacji. Użytkownik nie powinien znajdować się w grupie `mqm`. Na niektórych platformach grupa pracowników jest automatycznie nadawana również za pomocą menedżera kolejek; użytkownik programu rejestrującego nie powinien znajdować się w grupie pracowników. Użytkownik może wyświetlić rekordy uprawnień dla samego menedżera kolejek oraz dla obiektów w nim za pomocą programu IBM MQ Explorer. Kliknij prawym przyciskiem myszy obiekt i wybierz opcję **Uprawnienia do obiektu > Zarządzaj rekordami uprawnień**. W wierszu komend można użyć komend `dspmqaout` (wyświetlanie uprawnień) lub `dmpmqaut` (uprawnienie do zrzutu).
2. Użyj okna **Zarządzanie rekordami uprawnień** w IBM MQ Explorer lub komendy `setmqaut` (`grant` lub `revoke authority`), aby dodać uprawnienia do własnej grupy użytkowników produktu IBM MQ (w systemie UNIX, uprawnienia IBM MQ są powiązane tylko z grupami, a nie dla poszczególnych użytkowników). Wymagane uprawnienia są następujące:
 - CONNECT i INQUIRE w menedżerze kolejek (biblioteki IBM MQ Java wymagają uprawnienia INQUIRE do działania).
 - Uprawnienie SUBSCRIBE w systemie SYSTEM.FTE .
 - Uprawnienie PUT w systemie SYSTEM.FTE.LOG.RJCT.*nazwa_dziennika* kolejka.
3. Wykonaj konfigurację użytkownika bazy danych, która jest specyficzna dla używanej bazy danych.
 - Jeśli bazą danych jest Db2, wykonaj następujące kroki:

Uwaga: Istnieje kilka mechanizmów zarządzania użytkownikami bazy danych za pomocą produktu Db2. Te instrukcje mają zastosowanie do schematu domyślnego opartego na użytkownikach systemu operacyjnego.

- Upewnij się, że użytkownik produktu `ftelog` nie znajduje się w żadnej grupie administracyjnej produktu Db2 (na przykład `db2iadm1`, `db2fadm1` lub `dasadm1`).

- Nadaj użytkownikowi uprawnienia do nawiązywania połączenia z bazą danych i uprawnienia do wybierania, wstawiania i aktualizowania tabel utworzonych w ramach kroku 2: tworzenie wymaganych tabel bazy danych.
- Jeśli używana jest baza danych Oracle, wykonaj następujące kroki:
 - Upewnij się, że użytkownik `ftelog` nie znajduje się w żadnej grupie administracyjnej Oracle (na przykład `ora_dba` w systemie Windows lub `dba` o UNIX).
 - Nadaj użytkownikowi uprawnienia do nawiązywania połączenia z bazą danych i uprawnienia do wybierania, wstawiania i aktualizowania tabel utworzonych w ramach kroku 2: tworzenie wymaganych tabel bazy danych.

Migrowanie programu rejestrującego bazy danych Java EE

To migrate a Java EE database logger on WebSphere Application Server 7.0 from IBM WebSphere MQ File Transfer Edition 7.0 to IBM WebSphere MQ 7.5 or later, complete the following steps:

Procedura

1. Otwórz konsolę WebSphere Application Server.
2. Kliknij opcję **Aplikacje > Typy aplikacji > Aplikacje korporacyjne**. Znajdź aplikację programu rejestrującego bazy danych IBM WebSphere MQ File Transfer Edition na liście aplikacji. Jeśli aplikacja programu rejestrującego bazy danych nie została jeszcze zatrzymana, wybierz aplikację i kliknij przycisk **Zatrzymaj**.
3. Zanonuj ustawienia konfiguracyjne, które zostały wcześniej skonfigurowane dla programu rejestrującego bazy danych JEE. Będą one potrzebne później w kroku “7” na stronie 772.
 - a) Jeśli pierwotnie wprowadzono zmiany z ustawień domyślnych dla modułów EJB podczas instalowania programu rejestrującego bazy danych (więcej informacji można znaleźć w kroku 9), należy kliknąć opcję **Aplikacje korporacyjne > Program rejestrujący bazy danych WebSphere MQ File Transfer Edition > Wpisy środowiskowe dla modułów EJB** i zanotować ustawienia na panelu.
 - b) Kliknij opcję **Aplikacje korporacyjne > Program rejestrujący bazy danych WebSphere MQ File Transfer Edition > Powiązania programu nasłuchującego komponentu bean sterowanego komunikatami** i zanotuj użycie specyfikacji aktywowania, **Nazwa JNDI zasobu docelowego** i **Nazwa JNDI miejsca docelowego**.
 - c) Kliknij opcję **Aplikacje korporacyjne > Program rejestrujący bazy danych WebSphere MQ File Transfer Edition > Odwołania do zasobów**, a następnie zanotuj szczegóły fabryki połączeń kolejki odrzucania.
 - d) Kliknij opcję **Aplikacje korporacyjne > Program rejestrujący bazy danych WebSphere MQ File Transfer Edition > Odwołania do pozycji środowiska zasobów** i zanotuj szczegóły kolejki odrzuceń.
4. Aby zdeinstalować aplikację programu rejestrującego bazy danych IBM WebSphere MQ File Transfer Edition, należy kliknąć opcję **Aplikacje > Typy aplikacji > Aplikacje korporacyjne**. Wybierz aplikację programu rejestrującego bazy danych i kliknij przycisk **Deinstaluj**.
5. Opcjonalnie: jeśli do migracji do produktu IBM WebSphere MQ 7.5 jest używana wiele instalacji, a ścieżka do biblioteki rodzimej jest inna, należy zmienić ścieżkę, klikając opcję **Zasoby > Dostawcy JMS > Dostawca przesyłania komunikatów produktu WebSphere MQ**.
 Na przykład, jeśli ścieżka do biblioteki rodzimej to: `C:\Program Files\IBM\WebSphere MQ\java\lib`, zmień ścieżkę na: `C:\Program Files\IBM\New MQ Installation\Location\java\lib`
6. Opcjonalnie: w przypadku korzystania z wielu instalacji w celu przeprowadzenia migracji do wersji IBM WebSphere MQ 7.5 lub nowszej należy powiązać menedżer kolejek z nową instalacją przy użyciu komendy `setmqm`.
7. Ponownie zainstaluj aplikację programu rejestrującego bazy danych, korzystając z informacji znajdujących się w programie “Instalowanie programu rejestrującego bazy danych Java EE dla produktu MFT z produktem WebSphere Application Server 7.0” na stronie 762 i informacji zapisanych wcześniej w kroku “3” na stronie 772.


- Uruchom nowy program rejestrujący bazy danych, klikając opcję **Aplikacje > Typy aplikacji > Aplikacje korporacyjne**. Wybierz aplikację programu rejestrującego bazy danych i kliknij przycisk **Uruchom**.
- Aby zweryfikować migrację, sprawdź bazę danych, aby upewnić się, że wpisy są zapisywane.

Migracja z autonomicznego programu rejestrującego bazy danych do programu rejestrującego bazy danych Java EE dla produktu MFT

Migrację z autonomicznego programu rejestrującego bazy danych do programu rejestrującego bazy danych Java EE można przeprowadzić. Należy zatrzymać autonomiczny program rejestrujący bazy danych i zainstalować program rejestrujący bazy danych JEE. Aby uniknąć utraty lub duplikowania pozycji dziennika, należy zatrzymać komunikaty publikowane w systemie SYSTEM.FTE przed zatrzymaniem autonomicznego programu rejestrującego bazy danych i zrestartowaniu go po zainstalowaniu programu rejestrującego bazy danych Java EE. Przed migracją należy utworzyć kopię zapasową bazy danych.

O tym zadaniu

Procedura

- Przed zatrzymaniem bazy danych uruchom następującą komendę MQSC dla menedżera kolejek koordynacji: `ALTER QM PSMODE (COMPAT)`
Spowoduje to zatrzymanie publikowania komunikatów w systemie SYSTEM.FTE/Log. Poczekaj, aż program rejestrujący przetworzy wszystkie komunikaty w subskrypcji. Domyślnie ta subskrypcja nosi nazwę SYSTEM.FTE.LOGGER.AUTO.
- Zatrzymaj program rejestrujący bazy danych przy użyciu komendy **fteStopLogger**.
- Utwórz kopię zapasową bazy danych przy użyciu narzędzi dostarczonych wraz z oprogramowaniem bazy danych.
- Usuń subskrypcję należącą do autonomicznego programu rejestrującego bazy danych.
Domyślnie ta subskrypcja nosi nazwę SYSTEM.FTE.LOGGER.AUTO.
- Jeśli schemat bazy danych znajduje się we wcześniejszej wersji, należy przeprowadzić migrację schematu do każdego kolejnego poziomu w podanej kolejności. Jeśli na przykład schemat bazy danych jest w wersji V7.0.1, a migracja jest przeprowadzana do wersji V7.0.4, należy przeprowadzić migrację schematu z wersji V7.0.1 do wersji V7.0.2, a następnie z V7.0.2 do V7.0.3, a następnie z V7.0.3 do V7.0.4. Przeprowadź migrację schematu bazy danych z wersji *old* do wersji *new*, gdzie *old* i *new* są zmiennymi opisującymi wersję schematu. W tym celu wykonaj jedną z następujących czynności dla każdej wersji schematu, która musi zostać poddana migracji:
 -  Jeśli baza danych jest Db2 w systemie z/OS i przeprowadzana jest migracja między schematami V7.0.2 i V7.0.3 lub między schematami V7.0.3 i V7.0.4, należy utworzyć nowy schemat bazy danych i skopiować do niego istniejące dane. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [Migrowanie tabel bazy danych w systemie Db2 w systemie z/OS do produktu MQ w wersji V8.0 lub nowszej](#).
 - Jeśli baza danych nie jest bazą danych Db2 lub utworzono bazę danych o wielkości strony większej niż 8K, można przeprowadzić migrację schematu w taki sam sposób, jak w przypadku innych wersji, wykonując następujące kroki.
 - W przypadku migracji między tabelami bazy danych w innych okolicznościach wykonaj następujące kroki:
 - Wybierz plik, który jest odpowiedni dla platformy bazy danych i zawiera nazwę zawierającą łańcuch *old-new*. Plik ten znajduje się w katalogu `MQ_INSTALLATION_PATH/mqft/sql` w ramach instalacji narzędzi zdalnych i Documentation.
 - Jeśli wprowadzono modyfikacje do schematu początkowego, należy przejrzeć plik migracji, aby upewnić się, że plik będzie zgodny ze zmodyfikowaną bazą danych.
 - Uruchom plik SQL w bazie danych.

6. Zainstaluj plik EAR programu rejestrującego bazy danych Java EE .
7. Wdróż program rejestrujący bazy danych Java EE . Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [“Instalowanie programu rejestrującego bazy danych Java EE dla produktu MFT”](#) na stronie 758.
8. Uruchom następującą komendę MQSC dla menedżera kolejek koordynacji: ALTER QMGR PSMODE (ENABLED)
Umożliwia to publikowanie komunikatów w systemie SYSTEM.FTE/Log .

Wyniki

Konfigurowanie mostu Connect:Direct

Skonfiguruj most Connect:Direct w celu przesyłania plików między siecią produktu Managed File Transfer i siecią produktu Connect:Direct . Komponenty mostu Connect:Direct są węzłem produktu Connect:Direct i agentem Managed File Transfer dedykowanym do komunikacji z tym węzłem. Ten agent jest określany jako agent mostu Connect:Direct .

Zanim rozpoczniesz

Agent i węzeł tworzące most Connect:Direct muszą znajdować się w tym samym systemie lub mieć dostęp do tego samego systemu plików, na przykład za pośrednictwem współużytkowanego podłączonego systemu plików NFS. Ten system plików służy do tymczasowego przechowywania plików podczas przesyłania plików, które dotyczą mostu Connect:Direct, w katalogu definiowanym przez parametr **cdTmpDir**. Agent mostu Connect:Direct i węzeł mostu Connect:Direct muszą mieć możliwość dostępu do tego katalogu przy użyciu ścieżki o tej samej nazwie. Jeśli na przykład agent i węzeł znajdują się w oddzielnych systemach Windows, współużytkowany system plików musi być podłączony w tych systemach za pomocą tej samej litery napędu. Agent i węzeł mogą używać tej samej nazwy ścieżki, jeśli używane są następujące konfiguracje:

- Agent i węzeł znajdują się w tym samym systemie Windows lub Linux dla platformy x86-64.
- Agent znajduje się w systemie Linux dla platformy x86-64, a węzeł znajduje się w systemie UNIX.
- Agent znajduje się w jednym systemie Windows, a węzeł znajduje się w innym systemie Windows.

Agent i węzeł nie mogą używać tej samej nazwy ścieżki, jeśli używane są następujące konfiguracje:

- Agent znajduje się w systemie Linux dla platformy x86-64, a węzeł znajduje się w systemie Windows.
- Agent znajduje się w systemie Windows, a węzeł znajduje się w systemie UNIX.

Te ograniczenia należy wziąć pod uwagę podczas planowania instalacji mostu Connect:Direct.

Szczegółowe informacje na temat wersji systemu operacyjnego obsługiwanych przez most Connect:Direct można znaleźć na stronie [WWW Wymagania systemowe dla produktu IBM MQ](#).

O tym zadaniu

Agent mostu Connect:Direct jest agentem Managed File Transfer dedykowanym do komunikowania się z węzłem Connect:Direct .

Domyślnie agent mostu Connect:Direct używa protokołu TCP/IP do łączenia się z węzłem Connect:Direct . Jeśli wymagane jest bezpieczne połączenie między agentem mostu Connect:Direct a węzłem Connect:Direct , można użyć protokołu SSL lub protokołu TLS.

Procedura

1. Wybierz systemy operacyjne dla agenta mostu Connect:Direct i węzła:
 - a) Choose a system running either Windows or Linux on x86-64 to install the Connect:Direct bridge agent on.
 - b) Choose an operating system that is supported by Connect:Direct for Windows or Connect:Direct for UNIX to install the Connect:Direct bridge node on.

2. Wybierz i skonfiguruj węzeł produktu Connect:Direct :

Przed następującymi instrukcjami musi być zainstalowany węzeł produktu Connect:Direct .

- a) Wybierz węzeł Connect:Direct dla agenta Managed File Transfer , z którym ma się komunikować.
- b) Sprawdź mapę sieci dla wybranego węzła Connect:Direct . Jeśli mapa sieciowa zawiera jakiegokolwiek pozycje dla zdalnych węzłów działających w systemie operacyjnym Windows , należy upewnić się, że te pozycje określają, że węzły działają w systemie Windows.

Windows Jeśli węzeł Connect:Direct , który został wybrany dla mostu Connect:Direct , jest uruchomiony w systemie Windows, należy użyć requestera Connect:Direct , aby edytować odwzorowanie sieci. Upewnij się, że pole **System operacyjny** dla wszystkich węzłów zdalnych, które są uruchomione w systemie Windows , jest ustawione na **Windows**.

3. Utwórz i skonfiguruj agenta mostu Connect:Direct :

- a) Utwórz agent mostu Connect:Direct za pomocą komendy **fteCreateCDAgent** .

- Należy podać wartość dla parametru **cdNode** . Ten parametr określa nazwę, która jest używana przez agenta dla węzła Connect:Direct , który jest częścią mostu Connect:Direct . Użyj nazwy węzła Connect:Direct , który został wybrany w poprzedniej sekcji.
- Podaj wartości dla parametrów **cdNodeHost** i **cdNodePort** , które definiują węzeł Connect:Direct , z którym komunikuje się agent.

Jeśli dla parametru **cdNodeHost** nie zostanie podana wartość, zostanie użyta nazwa hosta lub adres IP systemu lokalnego. Jeśli dla parametru **cdNodePort** nie zostanie podana wartość, zostanie użyta wartość 1363 .

- Opcjonalnie można użyć informacji znajdujących się w agencie [fteCreateAgent](#) , aby określić, czy należy określić wartość parametru **cdTmpDir** .

- b) Odwzoruj referencje użytkownika używane przez produkt Managed File Transfer na referencje użytkownika w węźle produktu Connect:Direct . Referencje można odwzorować, korzystając z jednej z następujących metod:

- Utwórz plik `ConnectDirectCredentials.xml` , aby zdefiniować informacje o odwzorowaniu informacji autoryzacyjnych. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [“Odwzorowywanie referencji dla produktu Connect:Direct przy użyciu pliku ConnectDirectCredentials.xml” na stronie 776](#).
- Napisz wyjście użytkownika, aby wykonać odwzorowanie referencji dla mostu Connect:Direct . Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [“Odwzorowywanie referencji dla produktu Connect:Direct przy użyciu klas wyjścia” na stronie 778](#).

4. Skonfiguruj plik `ConnectDirectNodeProperties.xml` w taki sposób, aby zawierał informacje o zdalnych węzłach Connect:Direct :

Przed następującymi instrukcjami należy utworzyć agent mostu Connect:Direct .

Edytuj szablon `ConnectDirectNodeProperties.xml` w katalogu konfiguracji agenta mostu Connect:Direct . Dla każdego węzła lub grupy węzłów Connect:Direct , na temat których mają zostać zdefiniowane informacje, wykonaj następujące kroki:

- a) Wewnątrz elementu `nodeProperties` utwórz element `node` .
- b) Dodaj atrybut `name` do elementu `node` . Podaj wartość tego atrybutu jako wzorzec, aby był zgodny z nazwą jednego lub kilku zdalnych węzłów produktu Connect:Direct .
- c) Opcjonalne: Dodaj atrybut `pattern` do elementu `node` , który określa typ wzorca, który ma być używany w atrybucie `name` . Poprawne wartości to `regex` i `wildcard`. Domyślną opcją jest `wildcard`.
- d) Dodaj atrybut `type` do elementu `node` , który określa system operacyjny, na którym uruchamiane są zdalne węzły Connect:Direct określone przez atrybut `name` .

Dopuszczalne są następujące wartości:

- **Windows** -węzeł działa w systemie Windows
- **UNIX** -węzeł działa w systemie UNIX lub Linux

- **z/OS** z/OS, zos, os/390 lub os390 - węzeł działa w systemie z/OS

W wartości tego atrybutu nie jest rozróżniana wielkość liter. Operacje przesyłania do węzłów zdalnych w innych systemach operacyjnych nie są obsługiwane przez most Connect:Direct.

5. Skonfiguruj bezpieczne połączenie między agentem mostu Connect:Direct a węzłem Connect:Direct .

Przykład sposobu wykonania tej czynności zawiera sekcja [Konfigurowanie protokołu SSL lub TLS między agentem mostu Connect:Direct a węzłem Connect:Direct](#).

Odwzorowywanie referencji dla produktu Connect:Direct

Odwzoruj informacje autoryzacyjne użytkownika w programie Managed File Transfer na referencje użytkownika w węźle Connect:Direct , korzystając z domyślnej funkcji odwzorowania referencji agenta mostu Connect:Direct lub zapisując własne wyjście użytkownika. Produkt Managed File Transfer udostępnia przykładowe wyjście użytkownika, które wykonuje odwzorowanie referencji użytkownika.

Odwzorowywanie referencji dla produktu Connect:Direct przy użyciu pliku *ConnectDirectCredentials.xml*

Odwzoruj informacje autoryzacyjne użytkownika w programie Managed File Transfer na referencje użytkownika w węzłach Connect:Direct przy użyciu domyślnej funkcji odwzorowania referencji agenta mostu Connect:Direct . Produkt Managed File Transfer udostępnia plik XML, który można edytować w celu uwzględnienia informacji autoryzacyjnych.

O tym zadaniu

Po utworzeniu agenta mostu Connect:Direct za pomocą komendy **fteCreateCDAgent** konieczne jest ręczne utworzenie pliku *ConnectDirectCredentials.xml* . Zanim będzie można użyć agenta mostu Connect:Direct , należy zmodyfikować ten plik, aby zawierał informacje o hoście, użytkownika i informacji autoryzacyjnych. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [Format pliku referencji produktu Connect:Direct](#). Domyślnie ten plik jest ładowany z katalogu osobistego bieżącego użytkownika, na przykład */home/fteuser/ConnectDirectCredentials.xml* . Aby użyć innego miejsca, określ go za pomocą elementu `<credentialsFile>` w pliku *ConnectDirectNodeProperties.xml* .

Procedura

1. Upewnij się, że atrybut `name` w elemencie `<tns:pnode name="Connect:Direct node host" pattern="wildcard">` zawiera wartość nazwy węzła Connect:Direct , z którym łączy się agent mostu Connect:Direct . Ta wartość musi być taka sama, jak wartość podana dla parametru **fteCreateCDAgent -cdNode** .

Wartością atrybutu `pattern` może być wildcard lub regex. Jeśli ten atrybut nie zostanie określony, wartością domyślną jest wildcard.

2. Wstaw identyfikator użytkownika i informacje autoryzacyjne do pliku jako elementy potomne produktu `<tns:pnode>`.

Do pliku można wstawić co najmniej jedną instancję następującego elementu `<tns:user>` :

```
<tns:user name="name"
  pattern="pattern"
  ignorecase="ignorecase"
  cdUserId="cdUserId"
  cdPassword="cdPassword"
  pnodeUserId="pnodeUserId"
  pnodePassword="pnodePassword">
</tns:user>
```

gdzie:

- *name* to wzorzec zgodny z identyfikatorem użytkownika MQMD powiązany z żądaniem transferu MFT .

- *pattern* określa, czy wzorzec określony dla atrybutu name jest wyrażeniem wieloznacznym, czy wyrażeniem regularnym Java . Wartością atrybutu pattern może być wildcard lub regex. Jeśli ten atrybut nie zostanie określony, wartością domyślną jest wildcard.
- *ignorecase* określa, czy wzorzec określony w atrybucie name ma być traktowany jako rozróżnianie wielkości liter. Jeśli ten atrybut nie zostanie określony, wartością domyślną jest true.
- *cdUserId* to identyfikator użytkownika, który jest używany przez agenta mostu Connect:Direct do nawiązywania połączenia z węzłem Connect:Direct określonym przez atrybut name elementu <tns:pnode> . Jeśli to możliwe, upewnij się, że *cdUserId* jest identyfikatorem administratora produktu Connect:Direct . Jeśli produkt *cdUserId* nie może być administratorem produktu Connect:Direct , należy upewnić się, że identyfikator użytkownika ma następujące uprawnienia funkcjonalne w węźle mostu Connect:Direct :
 - W przypadku węzła Windows należy ustawić następujące uprawnienia. Ten przykład jest formatowany przy użyciu powrotu karetki w celu uzyskania czytelności pomocy:

```
View Processes in the TCQ      value: yes
Issue the copy receive, copy send, run job, and run task Process statements
Issue the submit Process statement value: yes
Monitor, submit, change, and delete all Processes value: all
Access Process statistics value: all
Use the trace tool or issue traceon and traceoff commands value: yes
Override Process options such as file attributes and remote node ID value: yes
```

- W przypadku węzła UNIX ustaw następujące parametry w pliku `userfile.cfg` :

```
pstmt.copy value: y
pstmt.upload value: y
pstmt.download value: y
pstmt.runjob value: y
pstmt.runtask value: y
cmd.submit value: y
pstmt.submit value: y
cmd.chgproc value: y
cmd.delproc value: y
cmd.flsproc value: y
cmd.selproc value: a
cmd.selstats value: a
cmd.trace value: y
snode.ovrd value: y
```

- *cdPassword* to hasło powiązane z identyfikatorem użytkownika określonym przez atrybut *cdUserId* .
- Opcjonalnie można określić atrybut *pnodeUserId* . Wartością tego atrybutu jest identyfikator użytkownika używany przez węzeł Connect:Direct określony przez atrybut name elementu <tns:pnode> w celu wprowadzenia procesu Connect:Direct . Jeśli atrybut *pnodeUserId* nie zostanie określony, węzeł Connect:Direct użyje identyfikatora użytkownika określonego przez atrybut *cdUserId* w celu wprowadzenia procesu Connect:Direct .
- Opcjonalnie można określić atrybut *pnodePassword* . Wartością tego atrybutu jest hasło powiązane z identyfikatorem użytkownika określonym przez atrybut *pnodeUserId* .

Jeśli żaden element użytkownika nie jest zgodny z identyfikatorem użytkownika MQMD, przesyłanie nie powiedzie się.

3. Opcjonalne: Jako elementy potomne elementu `<tns:user>` można dołączyć jeden lub więcej elementów produktu `<tns:snode>`. Element `<tns:snode>` określa informacje autoryzacyjne, które są używane przez węzeł `Connect:Direct`, który jest częścią mostu `Connect:Direct`. Te informacje autoryzacyjne to identyfikator użytkownika i hasło używane przez węzeł mostu `Connect:Direct` do nawiązywania połączenia z węzłem `Connect:Direct`, który jest źródłem lub miejscem docelowym przesyłania plików.

Wstaw jeden lub wiele z następujących elementów do pliku:

```
<tns:snode name="name"
           pattern="pattern"
           userId="userId"
           password="password" />
```

gdzie:

- *name* to wzorzec, który jest zgodny z nazwą węzła `Connect:Direct`, który jest źródłem lub miejscem docelowym przesyłania plików.
- *pattern* określa, czy wzorzec określony dla atrybutu *name* jest wyrażeniem wieloznacznym, czy wyrażeniem regularnym Java. Wartością atrybutu *pattern* może być wildcard lub regex. Jeśli ten atrybut nie zostanie określony, wartością domyślną jest wildcard.
- *userId* to identyfikator użytkownika używany przez węzeł `Connect:Direct` określony przez atrybut *name* elementu `<tns:snode>` w celu nawiązania połączenia z węzłem `Connect:Direct`, który jest zgodny z wzorcem określonym przez atrybut *name* produktu `<tns:snode>`.
- *password* to hasło powiązane z identyfikatorem użytkownika określonym przez atrybut *userId*.

Jeśli żaden element `<tns:snode>` nie jest zgodny z węzłem dodatkowym przesyłania plików, operacja przesyłania nie powiedzie się. Przesyłanie zostanie uruchomione i nie określono ID użytkownika i hasła do użycia z węzłem `snode`.

Wyniki

Podczas wyszukiwania wzorca zgodności dla nazw użytkowników lub `Connect:Direct` nazwy węzłów agent mostu `Connect:Direct` wyszukuje od początku pliku na końcu pliku. Pierwszy znaleziony zgodny element to ten, który jest używany.

Zadania pokrewne

[“Konfigurowanie mostu `Connect:Direct`” na stronie 774](#)

Skonfiguruj most `Connect:Direct` w celu przesyłania plików między siecią produktu `Managed File Transfer` i siecią produktu `Connect:Direct`. Komponenty mostu `Connect:Direct` są węzłem produktu `Connect:Direct` i agentem `Managed File Transfer` dedykowanym do komunikacji z tym węzłem. Ten agent jest określany jako agent mostu `Connect:Direct`.

Odsyłacze pokrewne

[Format pliku referencji produktu `Connect:Direct`](#)

[`fteCreateCDAgent`: tworzenie agenta mostu `Connect:Direct`](#)

Odwzorowywanie referencji dla produktu `Connect:Direct` przy użyciu klas wyjścia

Jeśli nie ma być używana domyślna funkcja odwzorowania referencji agenta mostu `Connect:Direct`, można odwzorować referencje użytkownika w programie `Managed File Transfer` na referencje użytkownika w węzle `Connect:Direct`, zapisując własne wyjście użytkownika. Konfigurowanie własnych wyjść użytkownika odwzorowania referencji wyłącza domyślną funkcję odwzorowania referencji.

O tym zadaniu

Procedury zewnętrzne utworzone przez użytkownika w celu odwzorowania referencji produktu `Connect:Direct` muszą implementować interfejs `com.ibm.wmqfte.exitroutine.api.ConnectDirectCredentialExit`. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [Interfejs języka `.java` produktu `CDCredentialExit`](#).

Konfiguracja agenta Managed File Transfer (MFT) Microsoft Cluster Service (MSCS) jest obsługiwana, jeśli platforma jest obsługiwana przez produkt MFT i uruchomiona jest jedna z wersji produktu Windows.

O tym zadaniu

W tym zadaniu opisano dwa scenariusze, które można wykonać, aby uzyskać przełączenie awaryjne agenta MFT :

- Scenariusz 1: konfigurowanie agenta jako zasobu MSCS.
- Scenariusz 2: konfigurowanie menedżera kolejek agenta i agenta jako zasobów MSCS.

Procedura

Scenariusz 1: konfigurowanie agenta jako zasobu MSCS

- Aby skonfigurować agenta jako zasób MSCS, wykonaj następujące kroki:
 - a) Zainstaluj produkt Managed File Transfer lokalnie na każdym komputerze w klastrze.
Patrz [Instalowanie produktu Managed File Transfer](#).
 - b) Utwórz agenta na komputerze podstawowym w klastrze.
Agent powinien być skonfigurowany do łączenia się z menedżerem kolejek agenta przy użyciu transportu CLIENT. Upewnij się, że dla tego agenta utworzono wszystkie obiekty w menedżerze kolejek. Informacje na temat sposobu wykonania tej czynności zawiera sekcja [Konfigurowanie agenta](#).
 - c) Zmodyfikuj agenta, który ma być uruchamiany jako usługa Windows , i skonfiguruj go w taki sposób, aby nie był uruchamiany automatycznie po restarcie produktu Windows , ustawiając pole **Typ uruchamiania** dla usługi agenta w narzędziu Windows Services na wartość Ręczny.
Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [Uruchamianie agenta MFT jako usługi systemu Windows](#).
 - d) Powtórz krok ["2" na stronie 779](#) i krok ["3" na stronie 779](#) scenariusza 1 na maszynie dodatkowej.
Dzięki temu struktura plików dla dzienników, właściwości itd. istnieje na innym komputerze w klastrze. Należy pamiętać, że nie ma potrzeby tworzenia obiektów menedżera kolejek jak w kroku ["2" na stronie 779](#).
 - e) Na komputerze podstawowym dodaj agenta jako usługę Generic Service pod kontrolą MSCS.
W tym celu:
 - a. Kliknij klaster prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję **Rola-> Dodaj zasób-> "Usługa ogólna"**.
 - b. Z listy usług produktu Windows wybierz usługę agenta i dokończ działanie kreatora konfiguracji, klikając przycisk **Dalej**.Usługa agenta jest teraz dodawana jako zasób MSCS. Jeśli wystąpi przełączenie awaryjne, usługa agenta zostanie uruchomiona na innym komputerze.

Scenariusz 2: konfigurowanie menedżera kolejek agenta i agenta jako zasobów MSCS

- Aby skonfigurować menedżera kolejek agenta i agenta jako zasoby MSCS, wykonaj następujące kroki:
 - a) Skonfiguruj menedżera kolejek agenta, tak aby był uruchamiany jako zasób MSCS.
Informacje na temat sposobu wykonania tej czynności zawiera sekcja ["Umieszczanie menedżera kolejek pod kontrolą MSCS" na stronie 476](#).
 - b) Utwórz agenta na komputerze podstawowym w klastrze.
Agent powinien być skonfigurowany do łączenia się z menedżerem kolejek agenta za pomocą transportu BINDINGS. Upewnij się, że dla tego agenta utworzono wszystkie obiekty w menedżerze kolejek. Informacje na temat sposobu wykonania tej czynności zawiera sekcja [Konfigurowanie agenta](#).

- c) Zmodyfikuj agenta, który ma być uruchamiany jako usługa Windows , i skonfiguruj go w taki sposób, aby nie był uruchamiany automatycznie po restarcie produktu Windows , ustawiając pole **Typ uruchamiania** dla usługi agenta w narzędziu Windows Services na wartość Ręczny.
Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [Uruchamianie agenta MFT jako usługi systemu Windows](#).
- d) Upewnij się, że menedżer kolejek agenta (który jest pod kontrolą MSCS) jest uruchomiony na maszynie dodatkowej.
Agent utworzony na tym komputerze połączy się z menedżerem kolejek przy użyciu transportu BINDINGS, a więc musi być dostępny po utworzeniu agenta.
- e) Powtórz krok "2" na stronie 779 i krok "3" na stronie 780 scenariusza 2 na maszynie dodatkowej.
Dzięki temu struktura plików dla dzienników, właściwości itd. istnieje na innym komputerze w klastrze. Należy pamiętać, że nie ma potrzeby tworzenia obiektów menedżera kolejek jak w kroku "2" na stronie 779.
- f) Dodaj agenta jako usługę Generic Service pod kontrolą MSCS.
W tym celu:
- Kliknij klaster prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję **Rola-> Dodaj zasób-> "Usługa ogólna"**.
 - Z listy usług produktu Windows wybierz usługę agenta i dokończ działanie kreatora konfiguracji, klikając przycisk **Dalej**.
- g) Zmodyfikuj właściwości zasobów usługi agenta, aby dodać zasób menedżera kolejek na liście zależności.
Dzięki temu zasób menedżera kolejek zostanie uruchomiony, zanim agent zostanie uruchomiony.
- h) Zabierz zasób menedżera kolejek w tryb bez połączenia, a następnie przenieś zasób agenta w tryb z połączeniem. Sprawdź, czy uruchomiony jest zarówno zasób menedżera kolejek, jak i agent.
Jeśli wystąpi przełączenie awaryjne, usługa agenta i menedżer kolejek agenta zostaną uruchomione na maszynie dodatkowej.

V 9.1.4 Agenty o wysokiej dostępności w produkcie Managed File Transfer


W produkcie IBM MQ 9.1.4 można skonfigurować agenty standardowe lub mostów w produkcie MFT do uruchamiania w konfiguracji wysokiej dostępności (HA). Para instancji agenta z identycznymi konfiguracjami jest włączana do konfiguracji wysokiej dostępności, w której jedna instancja działa na jednym komputerze, podczas gdy inna instancja jest uruchomiona na innym komputerze. Obie instancje są skonfigurowane do łączenia się z tym samym menedżerem kolejek agenta.

Przegląd

Tylko jedna, nazywana *instancją aktywną* dwóch instancji, przetwarza transfery plików, natomiast inna instancja, nazywana *instancją rezerwową*, jest w stanie, w którym może zakończyć inicjowanie i przejąć uruchamianie operacji przesyłania plików, ale nie przetwarza żadnych operacji przesyłania plików.

Gdy aktywna instancja nie powiedzie się lub utraci połączenie z menedżerem kolejek, instancja rezerwowa kończy proces inicjowania, staje się aktywna i rozpoczyna przetwarzanie przesyłania plików. Wszystkie transfery inflight, które były w toku, gdy aktywna instancja nie powiedziała się z ostatniego znanego punktu sprawdzania.

Na poniższej ilustracji przedstawiono wspólną konfigurację aktywnych i rezerwowych



agentów:

Uwagi:

1. Jedna instancja agenta jest uruchomiona na dwóch różnych komputerach, przy czym jedna z instancji jest instancją aktywną, a druga jako instancja rezerwowa.
2. Tylko aktywne procesy instancji transferują. Instancja rezerwowa jest w stanie bezczynności, oczekując na to, że aktywna instancja zostanie wyłączona.
3. Ten sam zestaw kolejek agenta jest współużytkowany przez dwie instancje agenta.
4. Obie instancje agenta muszą mieć dostęp do tego samego współużytkowanego systemu plików w celu wykonania zarządzanych operacji przesyłania.

Mechanizm instancji agenta w trybie gotowości aktywnej działa poprzez zablokowanie zasobu współużytkowanego, takiego jak IBM MQ menedżery kolejek z wieloma instancjami. Instancja agenta, która pobiera blokadę na współużytkowanym zasobie, staje się instancją aktywną, podczas gdy inna instancja (która nie może wykonać blokady) staje się instancją rezerwową.

Zasobem współużytkowanym w tym miejscu jest nowa kolejka SYSTEM.FTE.HA.<agent name>. Ta kolejka jest tworzona automatycznie, gdy agent IBM MQ 9.1.4 jest skonfigurowany.

Sposób działania procesu

Aby utworzyć agenta wysokiej dostępności, należy utworzyć agenta z identycznymi parametrami konfiguracyjnymi na dwóch komputerach, uruchamiając komendę **fteCreateAgent** lub **fteCreateBridgeAgent** przy użyciu dodatkowego parametru **-x** wraz z właściwością agenta **highlyAvailable** w pliku `agent.properties` ustawionym na wartość `true`.

Uwagi:

- Obie konfiguracje muszą wskazywać na ten sam menedżer kolejek agenta.
- Wymagane kolejki agentów muszą być utworzone tylko raz w menedżerze kolejek agenta.

Więcej informacji na temat właściwości agenta **highlyAvailable** można znaleźć w sekcji **fteCreateAgent**, aby uzyskać więcej informacji na temat parametru **-x** oraz pliku `agent.properties`.

Należy zauważyć, że uruchomienie jednej z komend powoduje utworzenie pliku MQSC zawierającego skrypty wymagane do utworzenia obiektów IBM MQ w menedżerze kolejek agenta oraz w kolejce <SYSTEM.FTE.HA.agent_name, niezależnie od tego, czy został określony parametr -x.

Podczas tworzenia konfiguracji agenta o wysokiej dostępności, komenda **fteCreateAgent** lub **fteCreateBridgeAgent** sprawdza, czy istnieje instancja tego samego agenta, która jest obecna w innym miejscu, subskrybując temat SYSTEM.FTE/Agents/agent_name. Jeśli zostanie znaleziona instancja tego samego agenta, albo komenda utworzy wymaganą konfigurację w systemie plików, ale nie opublikuje ponownie utworzenia agenta.

Gdy agent jest uruchamiany w trybie HA:

1. Agent próbuje otworzyć kolejkę SYSTEM.FTE.HA.agent_name w wyłącznym trybie GET.
2. Jeśli agent pomyślnie otworzy kolejkę SYSTEM.FTE.HA.agent_name, stanie się to *aktywna instancja* agenta, a dalszy proces uruchamiania będzie kontynuowany.
3. Jeśli próba otwarcia kolejki produktu SYSTEM.FTE.HA.agent_name w wyłącznym trybie GET kończy się niepowodzeniem z kodem przyczyny MQRC_OBJECT_IN_USE, oznacza to, że istnieje już aktywna instancja agenta działająca w innym miejscu. Oznacza to, że instancja ta staje się *instancją rezerwową* agenta.

Instancja rezerwowa próbuje otworzyć kolejkę SYSTEM.FTE.HA.<agent_name> w określonych odstępach czasu. W tym celu w pliku agent.properties została udostępniona dodatkowa właściwość agenta **standbyPollInterval**.

Wartość domyślna powoduje, że instancja rezerwowa próbuje otworzyć kolejkę SYSTEM.FTE.HA.agent_name co pięć sekund. Powoduje to powtarzanie się, dopóki instancja nie powiedzie się w otwieraniu kolejki produktu SYSTEM.FTE.HA.agent_name lub zatrzyma się za pomocą komendy **fteStopAgent**.

Wiele instancji rezerwowych

Wszystkie instancje rezerwowe podejmują próbę pobrania kolejki produktu SYSTEM.FTE.HA.agent_name w wyłącznym trybie GET, a instancja, która zakończyła się powodzeniem, po awarii aktywnej instancji, staje się instancją aktywną.

Aktywna instancja przechowuje informacje o wszystkich znanych instancjach rezerwowych i publikuje informacje w ramach publikacji statusu agenta. W produkcie IBM MQ 9.1.4 dane wyjściowe komendy **fteShowAgentDetails**, odpowiedzi agenta GET REST API oraz wtyczki IBM MQ Explorer MFT wyświetlają informacje na temat wszystkich instancji rezerwowych.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z przykładowymi danymi wyjściowymi komendy **fteShowAgentDetails** i [GET REST API](#) agenta.

Przykłady informacji o statusie agenta w formacie XML znajdują się w sekcji [Komunikaty o statusie agentaMFT](#).

Wymaganie dotyczące wersji

Agenty aktywne i rezerwowe muszą być IBM MQ 9.1.4 lub wyższe.



Ostrzeżenie:

- W trybie wysokiej dostępności nie można konfigurować ani uruchamiać wersji produktu IBM MQ w wersjach wcześniejszych niż IBM MQ 9.1.4.
- Zarówno instancje aktywne, jak i rezerwowe muszą działać w tej samej wersji kodu.

Poprawność wersji instancji aktywnych i rezerwowych jest sprawdzana w celu zapewnienia, że obie instancje mają tę samą wersję. Do komunikacji między instancjami używana jest tymczasowa kolejka dynamiczna. Dwie właściwości agenta, **dynamicQueuePrefix** i **modelQueueName**, zdefiniowane w pliku agent.properties, powodują wygenerowanie nazwy tymczasowej kolejki dynamicznej.

Informacje wymagane dla agentów o wysokiej dostępności w produkcie Managed File Transfer

Istnieją różne typy informacji, które należy znać na temat agentów standardowych lub agentów pomostowych MFT, które działają w konfiguracji wysokiej dostępności. Informacje te obejmują różne metody, za pomocą których uruchamiany jest agent, sposób identyfikowania instancji agenta w pliku dziennika oraz informacje o statusie agenta.

Uruchamianie agenta

Instancja agenta jest uruchomiona w trybie innym niż HA w innym miejscu

W przypadku próby uruchomienia innej instancji agenta, która nie jest skonfigurowana jako agent wysokiej dostępności, najpierw należy sprawdzić, czy blokada może zostać przejęta w kolejce `SYSTEM.FTE.HA.agent name`.

Ponieważ inna instancja została uruchomiona w trybie innym niż HA, blokada kolejki `SYSTEM.FTE.HA.agent name` zostanie przejęta przez tę instancję. Agent kontynuuje inicjowanie, ale kończy się niepowodzeniem w późniejszym czasie, ponieważ kolejka komend jest otwierana wyłącznie przez inną instancję.

W takim przypadku komunikaty wyświetlane w poniższym przykładzie są rejestrowane w pliku `output0.log` agenta, a agent kontynuuje próbę otwarcia kolejki komend co 30 sekund:

```
BFGMQ1045I: Kolejka systemowa agenta 'SYSTEM.FTE.COMMAND.SRC' jest skonfigurowany jako NOSHARE lub DEFSOPT (SHARED).
```

```
BFGAG0035W: Agent odebrał kod przyczyny MQI 2042 podczas próby otwarcia kolejki. 'SYSTEM.FTE.COMMAND.SRC' w menedżerze kolejek 'MFTHAQM' o nazwie połączenia 'localhost (1414)' i kanału 'MFT_HA_CHN'. Agent będzie próbował ponownie wykonać operację co 30 sekund.
```

Instancja agenta jest uruchomiona w trybie wysokiej dostępności w innym miejscu

W przypadku próby uruchomienia innej instancji agenta, która nie jest skonfigurowana jako agent wysokiej dostępności, najpierw należy sprawdzić, czy blokada może zostać przejęta w kolejce `SYSTEM.FTE.HA.agent name`.

Ponieważ inna instancja działa jako aktywna instancja, próba uzyskania blokady nie powiodła się. Uruchomienie instancji nie powiodło się, a następujący komunikat o błędzie jest rejestrowany w pliku `output0.log` agenta:

```
BFGAG0194E: Instancja tego agenta jest już uruchomiona w innym miejscu. Dlatego ta instancja nie może kontynuować działania i zostanie zakończona.
```

Windows

Uruchamianie agenta jako usługi Windows

W systemie Windows można uruchomić agenta jako usługę Windows.

Podczas uruchamiania produkt Windows uruchamia agenta MFT w trybie normalnym lub wysokiej dostępności. Jeśli agent jest skonfigurowany do działania w trybie wysokiej dostępności, usługa jest uruchamiana jako instancja aktywna lub rezerwowa, w zależności od tego, która instancja najpierw nabiera blokadę.

Identyfikowanie typu instancji agenta w pliku dziennika

Komunikaty informacyjne są zapisywane w pliku `output0.log` agenta w celu wskazania typu instancji. Gdy instancja agenta jest uruchamiana jako aktywna instancja, zapisywany jest następujący komunikat:

```
BFGAG0193I: Agent został pomyślnie zainicjowany jako aktywna instancja.
```

Gdy instancja agenta jest uruchamiana jako instancja rezerwowa, zapisywany jest następujący komunikat:

```
BFGAG0193I: Agent został pomyślnie zainicjowany jako instancja rezerwowa.
```

Aktualizacje statusu agenta

Ponieważ działają dwie instancje tego samego agenta, należy mieć informacje na temat obu instancji w publikacji statusu agenta.

Należy zauważyć, że aktywna instancja jest publikacją statusu obu instancji.

Instancja rezerwowa

Podczas publikowania statusu agenta aktywna instancja sprawdza wiek publikacji instancji rezerwowej.

W tym celu w pliku `agent.properties` znajdują się dwie dodatkowe właściwości:

- **standbyStatusExpiry** to czas utraty ważności dla komunikatu o statusie gotowości, który ma zostać umieszczony w kolejce komend agenta. Komunikat traci ważność, jeśli aktywna instancja agenta nie przetworzy tego komunikatu w tym okresie.

Domyślnie wartość **standbyStatusExpiry** wynosi 30 sekund. Komunikat jest również niskim priorytetem, 9, komunikat w celu umożliwienia priorytetowego przetwarzania żądań przesyłania za pośrednictwem komunikatów statusu gotowości.

- **standbyStatusPublishInterval** ustawia częstotliwość, z jaką rezerwowa instancja publikuje swój stan.


Aktywna instancja

Aktywna instancja wykonuje następujące czynności, aby przetworzyć aktualizacje statusu z instancji rezerwowej:

1. Pobiera komunikat z kolejki produktu `SYSTEM.FTE.COMMAND.<agent name>` i deleguje przetwarzanie komunikatu do wątku roboczego.
2. Wątek roboczy pobiera treść z treści komunikatu, aktualizuje obiekt statusu agenta z informacjami o instancji rezerwowej i powiadamia publikatora statusu agenta o statusie publikowania.
3. Publikator statusu agenta publikuje status.

Należy pamiętać, że optymalizacje są wykonywane w tym miejscu, aby buforować informacje o statusie gotowości. Gdy żądanie jest wykonywane, publikator statusu agenta sprawdza nowy status ze statusem buforowany i publikuje tylko wtedy, gdy istnieje różnica.

Na poniższym diagramie przedstawiono przepływ aktywnych lub rezerwowych instancji, które są zgodne z publikowaniem statusu agenta:



Odrzucanie instancji, przełączanie awaryjne i konserwacja w wysoce dostępnych agentach

Instancje produktu Managed File Transfer o wysokiej dostępności można usunąć, nie można ich używać na różne sposoby, a ponadto mogą wymagać konserwacji.

Odrzucanie statusu rezerwowej instancji

Mogą istnieć sytuacje, w których aktywna instancja jest zajęta transferami i nie jest w stanie przetworzyć komunikatów o statusie instancji rezerwowej lub instancja rezerwowa nie powiodła się lub nie jest w stanie publikować komunikatów o statusie z jakiegokolwiek powodu.

W takich scenariuszach aktywny agent, który był świadomy obecności instancji rezerwowej, oczekuje na wartość określoną przez właściwość **standbyStatusDiscardTime** w pliku `agent.properties` przed usunięciem instancji rezerwowej z jej listy. Wartość domyślna tej właściwości to 600 sekund, czyli dwa razy więcej niż w przypadku właściwości **standbyStatusPublishInterval**.

W przypadku awarii instancji zwykle

Aby przeprowadzić normalne przełączenie awaryjne, należy użyć komendy **fteStopAgent** z opcją **-i**.

Dzięki temu aktywna instancja zostanie natychmiast zatrzymana. Jeśli agent zostanie zatrzymany bez opcji **-i**, agent będzie kontynuowany do czasu zakończenia wszystkich trwających operacji przesyłania przez aktywną instancję, dlatego przełączenie awaryjne może zająć dużo czasu.

Wszelkie transfery inflight są wznowiane od ostatniego znanego punktu kontroli.

W przypadku awarii instancji w innych sytuacjach

Jeśli aktywna instancja zakończy się w sposób inny niż normalny lub cała maszyna nie powiedzie się, połączenie z kolejką agentów zostanie przerwane, a menedżer kolejek zamknie wszystkie otwarte kolejki, w tym kolejkę `SYSTEM.FTE.HA.<agent name>` i połączenia.

W związku z tym instancja rezerwowa nabiera wyłącznego GET i kończy działanie inicjowania agenta.

Ponownie, wszelkie transfery inflight są wznowiane od ostatnich znanych punktów kontroli.

Jeśli połączenie z menedżerem kolejek jest zerowe

Tryb klienta

Proces agenta składa się z kilku wątków. Inne niż domyślne wątki, na przykład wątek, który publikuje status agenta w regularnych odstępach czasu, każde żądanie przesyłania jest obsługiwane z zestawem wątków kończonych po zakończeniu przesyłania.

Wiele z tych wątków łączy się z menedżerem kolejek agenta, a następnie umieszczanie i pobieranie komunikatów. Możliwe jest, że dowolny z tych połączeń może zostać zerowany z powodu awarii sieci lub menedżera kolejek. Gdy dowolny wątek wykryje problem z uszkodzonym połączeniem, wątek informuje wątek główny o zainicjowaniu odtwarzania i kończy działanie.

Następnie wątek główny uruchamia inny wątek w celu oczekiwania na nawiązanie połączenia z menedżerem kolejek, który został utworzony. Po ponownym nawiązaniu połączenia podejmowana jest próba uzyskania wyłącznego żądania GET dla agenta. Jeśli ta operacja powiedzie się, agent będzie kontynuował odtwarzanie i stanie się aktywną instancją. Jeśli próba uzyskania wyłącznego żądania GET nie powiedzie się, instancja stanie się rezerwową.

Tryb powiązań

W przypadku łączenia w trybie powiązań, jeśli agent utraci połączenie, proces agenta kończy się. Kontroler procesów obsługuje restartowanie agenta. Gdy agent zostanie zrestartowany, przechodzi przez proces próby uzyskania wyłącznego GET dla siebie.

Jeśli agent zakończy się powodzeniem, stanie się aktywną instancją. W przeciwnym razie agent stanie się instancją rezerwową.

Stosowanie aktualizacji poziomu konserwacyjnego

Kroki związane z zastosowaniem konserwacji do wysoce dostępnych agentów są podobne do tych, które zostały udokumentowane dla menedżerów kolejek z wieloma instancjami. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [Stosowanie aktualizacji poziomu konserwacyjnego dla menedżerów kolejek z wieloma instancjami w systemie Windows](#), [Stosowanie aktualizacji poziomu konserwacyjnego dla menedżerów kolejek z wieloma instancjami w systemie AIX](#), [Stosowanie aktualizacji poziomu poprawek dla menedżerów kolejek z wieloma instancjami w systemie Solaris](#) lub [Stosowanie aktualizacji na poziomie konserwacyjny do menedżerów kolejek z wieloma instancjami w systemie Linux](#).

Należy zatrzymać agenta działającego na komputerze, na którym ma być zastosowany poziom konserwacyjny, przed zastosowaniem konserwacji. Jeśli aktualizowana jest aktywna instancja, w celu zapewnienia ciągłości transferów, należy przełączać instancję aktywną do instancji rezerwowej.

Po zakończeniu aktualizacji należy uruchomić instancję agenta, wykonać przełączenie awaryjne bieżącej aktywnej instancji do zaktualizowanej instancji, a następnie zaktualizować instancję rezerwową.

Migrowanie agentów z wcześniejszej wersji produktu

Agenty zmigrowane z wersji produktu IBM MQ przed uruchomieniem produktu IBM MQ 9.1.4 są niedostępne jako niedostępne. Można je uruchomić w trybie wysokiej dostępności, postępując zgodnie z procedurą w sekcji [Migrowanie agentów Managed File Transfer z wcześniejszej wersji](#).

V 9.1.0 Konfigurowanie serwerów IBM MQ Console i REST API

Serwer mqweb, na którym są udostępniane produkty IBM MQ Console i REST API, jest dostarczany z konfiguracją domyślną. Aby można było użyć dowolnego z tych komponentów, należy wykonać kilka zadań konfiguracyjnych, takich jak konfigurowanie zabezpieczeń, aby umożliwić użytkownikom logowanie się. W tej sekcji opisano wszystkie dostępne opcje konfiguracji.

Procedura

- [“Konfigurowanie zabezpieczeń” na stronie 790](#)
- [“Konfigurowanie nazwy hosta HTTP” na stronie 791](#)
- [“Konfigurowanie portów HTTP i HTTPS” na stronie 792](#)
- [“Konfigurowanie limitu czasu odpowiedzi” na stronie 793](#)
- [“Konfigurowanie autostartu” na stronie 794](#)
- [“Konfigurowanie rejestrowania” na stronie 794](#)
- [“Konfigurowanie znacznika LTPA” na stronie 797](#)
- [“Konfigurowanie bramy produktu administrative REST API” na stronie 799](#)
- [“Konfigurowanie messaging REST API” na stronie 800](#)
- [“Konfigurowanie REST API dla MFT” na stronie 802](#)
- [“Strojenie maszyny JVM serwera mqweb” na stronie 804](#)
- [“Struktura plików komponentu instalacyjnego IBM MQ Console i REST API” na stronie 806](#)
- [“Konfigurowanie rejestrowania użycia serwera mqweb w systemie z/OS” na stronie 808](#)

Podstawowa konfiguracja dla serwera mqweb

Przed rozpoczęciem korzystania z produktu REST API lub IBM MQ Console należy zainstalować odpowiednie komponenty i skonfigurować serwer mqweb, który udostępnia serwer REST API lub IBM MQ Console.

O tym zadaniu

Procedura dla tego zadania koncentruje się na podstawowej konfiguracji serwera mqweb, dzięki czemu możliwe jest szybkie rozpoczęcie pracy z serwerem REST API i produktem IBM MQ Console. Kroki konfigurowania zabezpieczeń opisują sposób konfigurowania podstawowego rejestru użytkowników, ale istnieją inne opcje dotyczące konfigurowania użytkowników i ról. Więcej informacji na temat konfigurowania zabezpieczeń dla serwera mqweb zawiera sekcja [Zabezpieczenia konsoli IBM MQ i REST API](#).

Uwaga: Aby wykonać tę procedurę, użytkownik musi mieć dostęp do pliku mqwebuser.xml :

- ▶ **z/OS** W systemie z/OS użytkownik musi być użytkownikiem, który ma uprawnienia do zapisu w pliku mqwebuser.xml .
- ▶ **Multi** We wszystkich innych systemach operacyjnych użytkownik musi być użytkownikiem uprzywilejowanym , aby uzyskać dostęp do pliku mqwebuser.xml .

Procedura

1. Zainstaluj komponent IBM MQ Console i REST API :

- ▶ **AIX** W systemie AIX zainstaluj zestaw plików mqm.web.rte . Więcej informacji na temat instalowania zestawów plików w systemie AIX zawiera sekcja [Zadania instalacyjne produktu AIX](#).
- ▶ **IBM i** W systemie IBM i zainstaluj komponent WEB. Aby korzystać z tej funkcji, należy także zainstalować oprogramowanie 5724L26 IBM MQ Java Messaging and Web Services oraz 5770JV1 Java SE 8. Więcej informacji na temat instalowania opcji w systemie IBM i można znaleźć w sekcji [Zadania instalacyjne produktu IBM i](#).
- ▶ **Linux** W systemie Linux zainstaluj komponent MQSeriesWeb . Więcej informacji na temat instalowania komponentów w systemie Linux zawiera sekcja [Zadania instalacyjne produktu Linux](#).
- ▶ **Solaris** W systemie Solaris zainstaluj komponent web . Więcej informacji na temat instalowania komponentów w systemie Solaris zawiera sekcja [Zadania instalacyjne produktu Solaris](#).
- ▶ **Windows** W systemie Windows zainstaluj składnik Web Administration . Więcej informacji na temat instalowania opcji w systemie Windows można znaleźć w sekcji [Zadania instalacyjne produktu Windows](#).
- ▶ **z/OS** W systemie z/OS zainstaluj składnik IBM MQ for z/OS Unix System Services Web Components . Więcej informacji na temat instalowania komponentów i składników w systemie z/OS można znaleźć w sekcji [Zadania instalacyjne produktuz/OS](#).

2. ▶ **z/OS**

W systemie z/OS utwórz serwer mqweb, na którym są hosty IBM MQ Console i REST API , uruchamiając skrypt **crtmqweb** .

Ten skrypt tworzy katalog użytkownika produktu WebSphere Liberty , który zawiera pliki konfiguracyjne i pliki dziennika serwera mqweb. Więcej informacji na temat uruchamiania skryptu **crtmqweb** zawiera sekcja [“Tworzenie serwera mqweb”](#) na stronie 919.

3. ▶ **z/OS**

W systemie z/OS utwórz procedurę skatalogowaną, aby uruchomić serwer mqweb.

Więcej informacji na ten temat zawiera [“Tworzenie procedury dla serwera mqweb”](#) na stronie 921.

4. Zastąp istniejący plik konfiguracyjny mqwebuser.xml plikiem przykładowym rejestru podstawowego, który jest skonfigurowany tak, aby oferować podstawowe zabezpieczenia. Skopiuj plik basic_registry.xml z katalogu MQ_INSTALLATION_PATH/web/mq/samp/configuration do odpowiedniego katalogu dla używanego systemu i zmień nazwę pliku na mqwebuser.xml:

- Linux UNIX W systemach UNIX i Linux: `var/mqm/web/installations/installationName/servers/mqweb`
- Windows W systemie Windows: `MQ_DATA_PATH\web\installations\installationName\servers\mqweb`
 Gdzie `ŚCIEŻKA_DANYCH_PRODUKTU_MQ` jest ścieżką danych produktu IBM MQ , ścieżka ta jest ścieżką danych wybraną podczas instalacji produktu IBM MQ. Domyślna ścieżka to `C:\ProgramData\IBM\MQ`.
- z/OS W systemie z/OS: `WLP_user_directory/servers/mqweb`
 Gdzie `katalog_użytkownika_WLP_użytkownika` jest katalogiem, który został określony podczas tworzenia skryptu produktu `crtmqweb` w celu utworzenia definicji serwera WWW mqweb.

Przykładowy plik `basic_registry.xml` konfiguruje czterech użytkowników:

MQADMIN

Użytkownik administracyjny, który jest członkiem roli MQWebAdmin .

program mqreader

Użytkownik administracyjny tylko do odczytu, który należy do roli MQWebAdminRO.

mftadmin

Użytkownik administracyjny, który jest członkiem roli MFTWebAdmin .

mftreader

Użytkownik administracyjny tylko do odczytu, który należy do roli MFTWebAdminRO.

Wszyscy użytkownicy są również członkami roli MQWebUser .

Więcej informacji na temat dostępnych ról zawiera sekcja [Role na serwerach IBM MQ Console i REST API](#) .

- Opcjonalne: Edytuj plik `mqwebuser.xml` , aby dodać więcej użytkowników i grup. Przypisz tych użytkowników i grupy odpowiednie role, aby były autoryzowane do korzystania z produktu REST API lub IBM MQ Console. Można również zmienić hasła dla użytkowników, którzy są domyślnie zdefiniowani, i zakodować nowe hasła. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [Konfigurowanie użytkowników i ról](#).

Uwaga:

- z/OS W przypadku produktu z/OS, jeśli dodasz użytkowników do roli MQWebUser , należy również nadać użytkownikowi zadania mqweb uruchomionego zadania uruchomionego zadania alternatywnego ID użytkownika dla ID użytkownika z rolą MQWebUser . Na przykład:

```
RDEFINE MQADMIN hlq.ALTERNATE.USER.userId UACC(NONE)
PERMIT hlq.ALTERNATE.USER.userId CLASS(MQADMIN) ACCESS(UPDATE) ID(mqwebUserId)
```

- Multi z/OS Aby wykonać kroki wymagane do rozpoczęcia pracy z messaging REST API, należy dodać użytkownika do pliku `mqwebuser.xml` . Ten użytkownik musi mieć taką samą nazwę, jak istniejący użytkownik produktu IBM MQ w systemie. W tym samym formacie, co inni użytkownicy w pliku XML, dodaj ID użytkownika i hasło po następującym wierszu w pliku XML: `<user name="mftreader" password="mftreader"/>`.

- z/OS

W systemie z/OSustaw zmienną środowiskową `WLP_USER_DIR` w taki sposób, aby zmienna wskazywała na konfigurację serwera mqweb, wprowadzając następującą komendę:

```
export WLP_USER_DIR=WLP_user_directory
```

gdzie `WLP_user_directory` to nazwa katalogu, który jest przekazywany do produktu `crtmqweb`. Na przykład:

```
export WLP_USER_DIR=/var/mqm/web/installation1
```


Więcej informacji na ten temat zawiera [“Tworzenie serwera mqweb”](#) na stronie 919.

7. Domyślnie produkty REST API i IBM MQ Console są dostępne tylko z tego samego hosta co serwer mqweb. Włącz zdalne połączenia z serwerem mqweb, wprowadzając następującą komendę:

```
setmqweb properties -k httpHost -v hostname
```

Gdzie *nazwa_hosta* określa adres IP, nazwę hosta serwera nazw domen (DNS) z przyrostkiem nazwy domeny lub nazwę DNS hosta serwera, na którym zainstalowany jest produkt IBM MQ . Aby określić wszystkie dostępne interfejsy sieciowe, należy użyć znaku gwiazdki (*), aby określić wszystkie dostępne interfejsy sieciowe, tak jak pokazano to w poniższym przykładzie:

```
setmqweb properties -k httpHost -v "*"
```

8. Opcjonalne: Domyślnie produkt administrative REST API for MFT nie jest włączony. Aby skorzystać z tej funkcji, należy ją włączyć i skonfigurować menedżer kolejek koordynacji:

- a) Włącz administrative REST API dla MFT , wprowadzając następującą komendę:

```
setmqweb properties -k mqRestMftEnabled -v true
```

- b) Skonfiguruj, który menedżer kolejek jest menedżerem kolejek koordynacji, wprowadzając następującą komendę:

```
setmqweb properties -k mqRestMftCoordinationQmgr -v qmgrName
```

Gdzie *qmgrName* to nazwa menedżera kolejek koordynacji.

- c) 


Aby włączyć wywołania POST, należy skonfigurować menedżera kolejek, który jest menedżerem kolejek komend, wprowadzając następującą komendę:

```
setmqweb properties -k mqRestMftCommandQmgr -v qmgrName
```

Gdzie *qmgrName* jest nazwą menedżera kolejek komend.

Uwaga: Ten krok ma zastosowanie w przypadku produktu IBM MQ 9.1.2.


9. Uruchom serwer mqweb, który obsługuje REST API i IBM MQ Console:

-  W systemie UNIX, Linux, and Windows jako użytkownik uprzywilejowany wprowadź następującą komendę:

```
strmqweb
```

-  W systemie IBM i jako użytkownik uprzywilejowany wpisz w Qshell następującą komendę:

```
/QIBM/ProdData/mqm/bin/strmqweb
```

-  W systemie z/OS uruchom procedurę utworzoną w produkcie [“Tworzenie procedury dla serwera mqweb”](#) na stronie 921.

Następujące komunikaty są wysyłane do DD STDOUT w celu wskazania, że serwer mqweb został pomyślnie uruchomiony.

```
[AUDIT ] MQWB2019I: MQ Console level: 9.2.4 - V924-CD924-L211028
[AUDIT ] MQWB0023I: MQ REST API level: 9.2.4 - V924-CD924-L211028
[AUDIT ] CWWKZ0001I: Application com.ibm.mq.rest started in 1.763 seconds.
[AUDIT ] CWWKZ0001I: Application com.ibm.mq.console started in 2.615 seconds.
[AUDIT ] CWWKF0011I: The mqweb server is ready to run a smarter planet. The mqweb
server started in 10.016 seconds.
```

Serwer mqweb można zatrzymać w dowolnym momencie przez zatrzymanie uruchomionego zadania serwera WWW mqweb w systemie z/OS lub za pomocą komendy **endmqweb**. Jeśli jednak serwer mqweb nie jest uruchomiony, nie można użyć REST API ani IBM MQ Console.

10. z/OS

Opcjonalnie: W systemie z/OS, aby umożliwić produktom automatyzacji systemu połączenie komunikatów MQWB2019I i MQWB0023I, które są wysyłane podczas uruchamiania produktu MQ Console i produktu REST API, należy skonfigurować serwer mqweb w taki sposób, aby zapisał te komunikaty w konsoli produktu MVS. Aby skonfigurować serwer mqweb w taki sposób, aby zapisał komunikaty MQWB2019I i MQWB0023I do konsoli produktu MVS, edytuj plik mqwebuser.xml utworzony w kroku "4" na stronie [787](#) i dodaj następujący wiersz do pliku:

```
<zosLogging enableLogToMVS="true" wtoMessage="MQWB2019I,MQWB0023I"/>
```

Więcej informacji na temat konfigurowania funkcji rejestrowania w produkcie z/OS na serwerze mqweb zawiera sekcja [Rejestrowanie programuz/OS \(zosLogging\)](#).

Co dalej

1. Skonfiguruj ustawienia serwera mqweb, włącznie z włączeniem połączeń HTTP i zmianą numeru portu. Więcej informacji na ten temat zawiera ["Konfigurowanie serwerów IBM MQ Console i REST API"](#) na stronie [786](#).
2. Opcjonalnie skonfiguruj REST API:
 - a. Skonfiguruj opcję Cross Origin Resource Sharing dla REST API. Domyślnie nie można uzyskać dostępu do REST API z zasobów WWW, które nie są udostępniane w tej samej domenie, co REST API. Oznacza to, że żądania o różnym pochodzeniu nie są włączone. Istnieje możliwość skonfigurowania funkcji CORS (Cross Origin Resource Sharing) w taki sposób, aby zezwalać na żądania między pochodzeniem z określonych adresów URL. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [Konfigurowanie mechanizmu CORS dla produktu REST API](#).
 - b. Skonfiguruj REST API dla MFT. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja ["Konfigurowanie REST API dla MFT"](#) na stronie [802](#).
3. Użyj REST API lub IBM MQ Console:
 - [Pierwsze kroki z produktem administrative REST API](#)
 - [Pierwsze kroki z produktem messaging REST API](#)
 - [Pierwsze kroki z produktem IBM MQ Console](#)

V9.1.0 Konfigurowanie zabezpieczeń

Istnieje możliwość skonfigurowania zabezpieczeń dla partycji IBM MQ Console i REST API, edytując plik mqwebuser.xml. Użytkownik może skonfigurować i uwierzytelnić użytkowników, konfigurując podstawowy rejestr użytkowników lub rejestr LDAP albo dowolny inny typ rejestru dostarczany razem z produktem WebSphere Liberty. Następnie można autoryzować tych użytkowników, przypisując użytkownikom i grupom rolę.

O tym zadaniu

Aby skonfigurować zabezpieczenia dla produktów IBM MQ Console, i REST API, należy skonfigurować użytkowników i grupy. Użytkownicy i grupy mogą być uprawnieni do korzystania z serwerów IBM MQ Console lub REST API, albo obu tych użytkowników. Więcej informacji na temat konfigurowania użytkowników i grup oraz uwierzytelniania i autoryzowania użytkowników zawiera sekcja [Bezpieczeństwo konsoli IBM MQ Console i REST API](#).

Gdy użytkownicy uwierzytelniają się za pomocą IBM MQ Console, zostanie wygenerowany znacznik LTPA. Ten znacznik umożliwia użytkownikowi korzystanie z produktu IBM MQ Console bez ponownego uwierzytelniania, dopóki token nie utraci ważności.

Jeśli używane jest uwierzytelnianie przy użyciu znacznika REST API, podczas logowania użytkownika za pomocą zasobu `/login` REST API przy użyciu metody HTTP POST generowany jest inny token LTPA. Istnieje możliwość skonfigurowania, kiedy ten znacznik utraci ważność, oraz tego, czy ten znacznik może być używany zarówno dla połączeń HTTP, jak i HTTPS. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z sekcją: [“Konfigurowanie znacznika LTPA” na stronie 797](#).

Procedura

- [IBM MQ Console i REST API security](#)
- [“Konfigurowanie znacznika LTPA” na stronie 797](#)

V 9.1.0 Konfigurowanie nazwy hosta HTTP

Domyślnie serwer mqweb, na którym są hosty IBM MQ Console i REST API, jest skonfigurowany tak, aby zezwalał tylko na połączenia lokalne. Oznacza to, że dostęp do produktów IBM MQ Console i REST API jest możliwy tylko w systemie, w którym są zainstalowane produkty IBM MQ Console i REST API. Nazwę hosta można skonfigurować w taki sposób, aby zezwalał na połączenia zdalne za pomocą komendy **setmqweb**.

Zanim rozpocznie

Aby wykonać tę czynność, użytkownik musi mieć pewne uprawnienia pozwalające na użycie komend **dspmqweb** i **setmqweb**:

- **z/OS** W systemie z/OS musisz mieć uprawnienie do uruchamiania komend **dspmqweb** i **setmqweb** oraz uprawnienie do zapisu w pliku `mqwebuser.xml`.
- **Multi** W przypadku wszystkich innych systemów operacyjnych użytkownik musi być użytkownikiem uprzywilejowanym.



Ostrzeżenie: V 9.1.0 z/OS

Przed wydaniem komendy **setmqweb** lub **dspmqweb** w systemie z/OS należy ustawić zmienną środowiskową `WLP_USER_DIR` tak, aby wskazywała konfigurację serwera mqweb.

W tym celu należy wydać następującą komendę:

```
export WLP_USER_DIR=WLP_user_directory
```

gdzie `WLP_user_directory` to nazwa katalogu, który jest przekazywany do produktu `crtmqweb`. Na przykład:

```
export WLP_USER_DIR=/var/mqm/web/installation1
```

Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [Tworzenie serwera mqweb](#).

Procedura

- Aby wyświetlić bieżącą konfigurację nazwy hosta HTTP, należy użyć następującej komendy:

```
dspmqweb properties -a
```

W polu `httpHost` wyświetlana jest nazwa hosta HTTP. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [dspmqweb](#).

- Ustaw nazwę hosta HTTP za pomocą następującej komendy:

```
setmqweb properties -k httpHost -v hostName
```

gdzie `hostName` określa adres IP, nazwę hosta serwera nazw domen (DNS) z przyrostkiem nazwy domeny lub nazwę DNS hosta serwera, na którym zainstalowano produkt IBM MQ. Aby określić wszystkie dostępne interfejsy sieciowe, należy użyć gwiazdki w podwójnych cudzysłowach. Aby zezwolić na połączenia lokalne, należy użyć wartości `localhost`.

- Usuń ustawienie nazwy hosta HTTP za pomocą następującej komendy:

```
setmqweb properties -k httpHost -d
```

V 9.1.0 Konfigurowanie portów HTTP i HTTPS

Domyślnie serwer mqweb, na którym są hosty IBM MQ Console i REST API, korzysta z portu HTTPS 9443. Port, który jest powiązany z połączeniami HTTP, jest wyłączony. Można włączyć port HTTP, skonfigurować inny port HTTPS lub wyłączyć port HTTP lub HTTPS. Porty można skonfigurować za pomocą komendy **setmqweb**.

Zanim rozpoczniesz

Jeśli port HTTP zostanie włączony i używane jest uwierzytelnianie oparte na tokenie, należy włączyć ten sam znacznik LTPA, który ma być używany zarówno dla połączeń HTTP, jak i HTTPS. Więcej informacji na ten temat zawiera ["Konfigurowanie znacznika LTPA" na stronie 797](#).

Aby wykonać tę czynność, użytkownik musi mieć pewne uprawnienia pozwalające na użycie komend **dspmqweb** i **setmqweb**:

- **z/OS** W systemie z/OS musisz mieć uprawnienie do uruchamiania komend **dspmqweb** i **setmqweb** oraz uprawnienie do zapisu w pliku `mqwebuser.xml`.
- **Multi** W przypadku wszystkich innych systemów operacyjnych użytkownik musi być użytkownikiem uprzywilejowanym.



Ostrzeżenie: V 9.1.0 z/OS

Przed wydaniem komendy **setmqweb** lub **dspmqweb** w systemie z/OS należy ustawić zmienną środowiskową `WLP_USER_DIR` tak, aby wskazywała konfigurację serwera mqweb.

W tym celu należy wydać następującą komendę:

```
export WLP_USER_DIR=WLP_user_directory
```

gdzie `WLP_user_directory` to nazwa katalogu, który jest przekazywany do produktu `crtmqweb`. Na przykład:

```
export WLP_USER_DIR=/var/mqm/web/installation1
```

Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [Tworzenie serwera mqweb](#).

Procedura

- Wyświetl bieżącą konfigurację portów HTTP i HTTPS za pomocą następującej komendy:


```
dspmqweb properties -a
```

W polu `httpPort` wyświetlany jest port HTTP, a w polu `httpsPort` jest wyświetlany port HTTPS. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [dspmqweb](#).
- Włącz lub skonfiguruj port HTTP: za pomocą następującej komendy:
 - Włącz lub ustaw port HTTP za pomocą następującej komendy:


```
setmqweb properties -k httpPort -v portNumber
```

gdzie `portNumber` określa port, który ma być używany dla połączeń HTTP. Port można wyłączyć, korzystając z wartości `-1`.
 - Zresetuj wartość portu HTTP do wartości domyślnej `-1` za pomocą następującej komendy:


```
setmqweb properties -k httpPort -d
```
- Skonfiguruj port HTTPS:

- Ustaw numer portu HTTPS za pomocą następującej komendy:
`setmqweb properties -k httpsPort -v portNumber`
gdzie *portNumber* określa port, który ma być używany dla połączeń HTTPS. Port można wyłączyć, korzystając z wartości `-1`.
- Zresetuj numer portu HTTPS do wartości domyślnej 9443 za pomocą następującej komendy:
`setmqweb properties -k httpsPort -d`

V 9.1.0 Konfigurowanie limitu czasu odpowiedzi

Domyślnie IBM MQ Console i REST API są wykonywane, jeśli czas potrzebny do wysłania odpowiedzi do klienta jest dłuższy niż 30 sekund. Za pomocą komendy **setmqweb** można skonfigurować IBM MQ Console i REST API w taki sposób, aby używały innej wartości limitu czasu.

Zanim rozpoczniesz

Aby wykonać tę czynność, użytkownik musi mieć pewne uprawnienia pozwalające na użycie komend **dspmqweb** i **setmqweb**:

- **z/OS** W systemie z/OS musisz mieć uprawnienie do uruchamiania komend **dspmqweb** i **setmqweb** oraz uprawnienie do zapisu w pliku `mqwebuser.xml`.
- **Multi** W przypadku wszystkich innych systemów operacyjnych użytkownik musi być użytkownikiem uprzywilejowanym.



Ostrzeżenie: V 9.1.0 z/OS

Przed wydaniem komendy **setmqweb** lub **dspmqweb** w systemie z/OS należy ustawić zmienną środowiskową `WLP_USER_DIR` tak, aby wskazywała konfigurację serwera mqweb.

W tym celu należy wydać następującą komendę:

```
export WLP_USER_DIR=WLP_user_directory
```

gdzie *WLP_user_directory* to nazwa katalogu, który jest przekazywany do produktu `crtmqweb`.
Na przykład:

```
export WLP_USER_DIR=/var/mqm/web/installation1
```

Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [Tworzenie serwera mqweb](#).

Procedura

- Aby wyświetlić bieżącą konfigurację limitu czasu żądania, należy użyć następującej komendy:
`dspmqweb properties -a`
W polu `mqRestRequestTimeout` wyświetlana jest bieżąca wartość limitu czasu odpowiedzi. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [dspmqweb](#).
- Ustaw limit czasu żądania za pomocą następującej komendy:
`setmqweb properties -k mqRestRequestTimeout -v timeout`
gdzie *timeout* określa czas (w sekundach) przed upływem limitu czasu.
- Zresetuj limit czasu żądania do wartości domyślnej 30 sekund, używając następującej komendy:
`setmqweb properties -k mqRestRequestTimeout -d`

V 9.1.0 Konfigurowanie autostartu

Domyślnie produkt IBM MQ Console jest uruchamiany automatycznie po uruchomieniu serwera mqweb. Za pomocą komendy **setmqweb** można określić, czy IBM MQ Console i REST API są uruchamiane automatycznie.

Zanim rozpoczniesz

Aby wykonać tę czynność, użytkownik musi mieć pewne uprawnienia pozwalające na użycie komend **dspmqweb** i **setmqweb**:

- ▶ **z/OS** W systemie z/OS musisz mieć uprawnienie do uruchamiania komend **dspmqweb** i **setmqweb** oraz uprawnienie do zapisu w pliku `mqwebuser.xml`.
- ▶ **Multi** W przypadku wszystkich innych systemów operacyjnych użytkownik musi być [użytkownikiem uprzywilejowanym](#).



Ostrzeżenie: V 9.1.0 z/OS

Przed wydaniem komendy **setmqweb** lub **dspmqweb** w systemie z/OS należy ustawić zmienną środowiskową `WLP_USER_DIR` tak, aby wskazywała konfigurację serwera mqweb.

W tym celu należy wydać następującą komendę:

```
export WLP_USER_DIR=WLP_user_directory
```

gdzie `WLP_user_directory` to nazwa katalogu, który jest przekazywany do produktu `crtmqweb`. Na przykład:

```
export WLP_USER_DIR=/var/mqm/web/installation1
```

Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [Tworzenie serwera mqweb](#).

Procedura

- Aby wyświetlić bieżącą konfigurację autostartu, należy użyć następującej komendy:
`dspmqweb properties -a`
The `mqRestAutostart` field shows whether the REST API is automatically started, and the `mqConsoleAutostart` field shows whether the IBM MQ Console is automatically started. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [dspmqweb](#).
- Skonfiguruj, czy IBM MQ Console uruchamia się automatycznie za pomocą następującej komendy:
`setmqweb properties -k mqConsoleAutostart -v start`
gdzie `start` to wartość `true`, jeśli produkt IBM MQ Console ma być uruchamiany automatycznie, lub `false` w przeciwnym razie.
- Skonfiguruj, czy REST API uruchamia się automatycznie za pomocą następującej komendy:
`setmqweb properties -k mqRestAutostart -v start`
gdzie `start` to wartość `true`, jeśli produkt REST API ma być uruchamiany automatycznie, lub `false` w przeciwnym razie.

V 9.1.0 Konfigurowanie rejestrowania

Można skonfigurować poziomy rejestrowania, maksymalną wielkość pliku dziennika oraz maksymalną liczbę plików dziennika, które są używane przez serwer mqweb, który udostępnia IBM MQ Console i REST API. Rejestrowanie można skonfigurować za pomocą komendy **setmqweb**.

Zanim rozpoczniesz

Aby wykonać tę czynność, użytkownik musi mieć pewne uprawnienia pozwalające na użycie komend **dspmweb** i **setmqweb**:

- **z/OS** W systemie z/OS musisz mieć uprawnienie do uruchamiania komend **dspmweb** i **setmqweb** oraz uprawnienie do zapisu w pliku `mqwebuser.xml`.
- **Multi** W przypadku wszystkich innych systemów operacyjnych użytkownik musi być użytkownikiem przywilejowanym.

O tym zadaniu

Pliki dziennika dla serwera mqweb można znaleźć w jednym z następujących katalogów:

- **ULW** W systemie UNIX, Linux, and Windows: `MQ_DATA_PATH/web/installations/installationName/servers/mqweb/logs`
- **z/OS** W systemie z/OS: `WLP_user_directory/servers/mqweb/logs`
gdzie `katalog_użytkownika_WLP_użytkownika` jest katalogiem, który został określony podczas uruchamiania skryptu **V9.1.0** `crtmqweb` w celu utworzenia definicji serwera WWW mqweb.

Pliki śledzenia przesyłania komunikatów dla serwera mqweb można znaleźć w jednym z następujących katalogów:

- **ULW** W systemie UNIX, Linux, and Windows: `MQ_DATA_PATH/web/installations/installationName/servers/mqweb`
- **z/OS** W systemie z/OS: `WLP_user_directory/servers/mqweb`
gdzie `katalog_użytkownika_WLP_użytkownika` jest katalogiem, który został określony podczas uruchamiania skryptu **V9.1.0** `crtmqweb` w celu utworzenia definicji serwera WWW mqweb.

Więcej informacji na temat włączania śledzenia dla produktów IBM MQ Console i REST API można znaleźć w sekcji [Śledzenie serwerów IBM MQ Console i REST API](#).

Procedura

- Aby wyświetlić bieżącą konfigurację rejestrowania produktu REST API, należy użyć następującej komendy:

```
dspmweb properties -a
```

Pole `maxTraceFileSize` zawiera maksymalną wielkość pliku śledzenia, w polu `maxTraceFiles` jest wyświetlana maksymalna liczba plików śledzenia, a w polu `traceSpec` wyświetlany jest poziom śledzenia. Ponadto w polu `maxMsgTraceFileSize` jest wyświetlany maksymalny rozmiar pliku śledzenia przesyłania komunikatów, a w polu `maxMsgTraceFiles` wyświetlana jest maksymalna liczba plików śledzenia przesyłania komunikatów. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [dspmweb](#).
- Skonfiguruj maksymalną wielkość pliku dziennika:
 - Ustaw maksymalną wielkość pliku dziennika za pomocą następującej komendy:

```
setmqweb properties -k maxTraceFileSize -v size
```

gdzie *wielkość* określa wielkość (w MB), jaką każdy plik dziennika może osiągnąć dla IBM MQ Console.
 - Aby zresetować maksymalną wielkość pliku dziennika do wartości domyślnej 20 MB, należy użyć następującej komendy:

```
setmqweb properties -k maxTraceFileSize -d
```


- Skonfiguruj maksymalną liczbę plików, które mają być używane do rejestrowania:
 - Ustaw maksymalną liczbę plików, które mają być używane do rejestrowania za pomocą następującej komendy:


```
setmqweb properties -k maxTraceFiles -v max
```

 gdzie *max* określa maksymalną liczbę plików dla IBM MQ Console.
 - Zresetuj maksymalną liczbę plików, które mają być używane na potrzeby rejestrowania, do wartości domyślnej 2 przy użyciu następującej komendy:


```
setmqweb properties -k maxTraceFiles -d
```
- Skonfiguruj maksymalną wielkość śledzenia przesyłania komunikatów:
 - Ustaw maksymalną wielkość śledzenia komunikatów przy użyciu następującej komendy:


```
setmqweb properties -k maxMsgTraceFileSize -v size
```

 gdzie *wielkość* określa wielkość (w MB), jaką może osiągnąć każdy plik dziennika.
 - Aby zresetować maksymalną wielkość pliku dziennika do wartości domyślnej 200 MB, należy użyć następującej komendy:


```
setmqweb properties -k maxMsgTraceFileSize -d
```
- Skonfiguruj maksymalną liczbę plików śledzenia przesyłania komunikatów, które mają być używane:
 - Ustaw maksymalną liczbę plików, które mają być używane na potrzeby śledzenia przesyłania komunikatów, za pomocą następującej komendy:


```
setmqweb properties -k maxMsgTraceFiles -v max
```

 gdzie *max* określa maksymalną liczbę plików.
 - Zresetuj maksymalną liczbę plików, które mają być używane na potrzeby śledzenia przesyłania komunikatów, do wartości domyślnej 5 przy użyciu następującej komendy:


```
setmqweb properties -k maxMsgTraceFiles -d
```
- Skonfiguruj poziom rejestrowania, który jest używany:
 - Ustaw poziom rejestrowania, który jest używany przy użyciu następującej komendy:


```
setmqweb properties -k traceSpec -v level
```

 gdzie *poziom* jest jedną z wartości wymienionych w Tabeli 52 na stronie 796. W tabeli przedstawiono poziomy rejestrowania w zwiększonym poziomie szczegółowości. Po włączeniu poziomu rejestrowania każdy z nich jest również włączany przed nim. Na przykład, jeśli włączono poziom rejestrowania ***=warning**, można również włączyć poziomy rejestrowania ***=severe** i ***=fatal**.
Tę wartość należy zmienić, gdy usługa IBM zgłosi żądanie.
 - Zresetuj poziom rejestrowania, który jest używany do wartości domyślnej ***=info**, za pomocą następującej komendy:


```
setmqweb properties -k traceSpec -d
```

Tabela 52. Poprawne poziomy rejestrowania	
Wartość	Poziom rejestrowania został zastosowany
*=off	Rejestrowanie jest wyłączone.
*=fatalne	Zadanie nie może być kontynuowane, a komponent, aplikacja i serwer nie mogą działać.

Tabela 52. Poprawne poziomy rejestrowania (kontynuacja)	
Wartość	Poziom rejestrowania został zastosowany
* =poważny	Zadanie nie może być kontynuowane, ale komponent, aplikacja i serwer nadal mogą działać. Ten poziom może również wskazywać nadchodzący błąd nienaprawialny.
* =ostrzeżenie	Potencjalny błąd lub niekończący się błąd. Ten poziom może również wskazywać na postępową awarię (na przykład potencjalny wyciek zasobów).
* =audit	Istotne zdarzenie wpływające na stan serwera lub zasoby
* =info	Ogólne informacje na temat ogólnego postępu zadania
* =config	Zmiana konfiguracji lub status
* =szczegóły	Informacje ogólne szczegółowo dotyczące postępu podzadania
* =fine	Informacje o śledzeniu-dane ogólne śledzenia + wejście metody, wyjście i wartości zwracane
* =finer	Informacje o śledzeniu-Śledzenie szczegółowe
* =finest	Informacje o śledzeniu-bardziej szczegółowe śledzenie, które zawiera wszystkie szczegóły, które są niezbędne do debugowania problemów.
* =all	Wszystkie zdarzenia są rejestrowane

Konfigurowanie znacznika LTPA

Znaczniki LTPA mogą być używane w celu uniknięcia konieczności podania przez użytkownika informacji autoryzacyjnych nazwy użytkownika i hasła dla każdego żądania na serwerze mqweb. Za pomocą komendy **setmqweb** można skonfigurować nazwę informacji cookie znacznika LTPA, przedział czasu ważności dla znaczników uwierzytelniania LTPA i skonfigurować, czy znaczniki LTPA mogą być używane przez połączenia HTTP.

Zanim rozpoczniesz

Aby wykonać tę czynność, użytkownik musi mieć pewne uprawnienia pozwalające na użycie komend **dspmqweb** i **setmqweb**:

- ▶ **z/OS** W systemie z/OS musisz mieć uprawnienie do uruchamiania komend **dspmqweb** i **setmqweb** oraz uprawnienie do zapisu w pliku `mqwebuser1.xml`.
- ▶ **Multi** W przypadku wszystkich innych systemów operacyjnych użytkownik musi być użytkownikiem uprzywilejowanym.

Uwaga: Jeśli używany jest zarówno produkt IBM MQ Console, jak i uwierzytelnianie za pomocą znacznika REST API, to przedział czasu utraty ważności jest współużytkowany.



Ostrzeżenie: **V 9.1.0** **z/OS**

Przed wydaniem komendy **setmqweb** lub **dspmqweb** w systemie z/OS należy ustawić zmienną środowiskową `WLP_USER_DIR` tak, aby wskazywała konfigurację serwera mqweb.

W tym celu należy wydać następującą komendę:

```
export WLP_USER_DIR=WLP_user_directory
```

gdzie *WLP_user_directory* to nazwa katalogu, który jest przekazywany do produktu `crtmqweb`. Na przykład:




```
export WLP_USER_DIR=/var/mqm/web/installation1
```




Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [Tworzenie serwera mqweb](#).

O tym zadaniu

Gdy użytkownicy logują się do serwera IBM MQ Console, generowany jest znacznik LTPA. Jeśli uwierzytelnianie oparte na tokenie jest używane z produktem REST API, znacznik LTPA jest generowany, gdy użytkownik loguje się przy użyciu zasobu `/login` REST API przy użyciu metody HTTP POST. Ten znacznik jest zwracany w informacji cookie. Znacznik jest używany do uwierzytelniania użytkownika bez konieczności ponownego logowania się użytkownika przy użyciu identyfikatora użytkownika i hasła, dopóki token nie utraci ważności. Domyślny okres ważności wynosi 120 minut.

Nazwa informacji cookie, która zawiera token LTPA, jest różna w zależności od platformy:

-  Na serwerze IBM MQ Appliance token LTPA to `LtpaToken2`. Wartości tej nie można zmienić.
-   Domyślnie na wszystkich innych platformach nazwa informacji cookie, która zawiera znacznik LTPA, rozpoczyna się od `LtpaToken2` i zawiera przyrostek, który może ulec zmianie po zrestartowaniu serwera `mqweb`. Ta zrandomizowana nazwa informacji cookie pozwala na uruchamianie więcej niż jednego serwera `mqweb` w tym samym systemie. Jeśli jednak nazwa informacji cookie ma pozostać spójną, można określić nazwę, którą ma informacja cookie za pomocą komendy `setmqweb`.

   Jeśli zostaną włączone zarówno porty HTTP, jak i HTTPS, dla żądania HTTP można ponownie użyć znacznika LTPA, który jest wysyłany dla żądania HTTPS. To zachowanie jest domyślnie wyłączone, ale można włączyć to zachowanie za pomocą komendy `setmqweb`.

Procedura

- Wyświetl bieżące wygaśnięcie znacznika LTPA, nazwę informacji cookie znacznika LTPA oraz informacje o tym, czy znacznik LTPA może być używany dla żądań HTTP za pomocą następującej komendy:

```
dspmweb properties -a
```

- W polu `ltpaCookieName` wyświetlana jest nazwa informacji cookie znacznika LTPA. Jeśli nazwa informacji cookie nie została ustawiona, wartość tej właściwości to `LtpaToken2_${env.MQWEB_LTPA_SUFFIX}` w systemie UNIX, Linux, and Windows lub `LtpaToken2_${httpsPort}` w systemie z/OS. Zmienna po prefiksie `LtpaToken2_` jest używana przez serwer `mqweb` w celu wygenerowania unikalnej nazwy informacji cookie. Nie można ustawić tej zmiennej, ale można zmienić `ltpaCookieName` na wybraną przez siebie wartość.
- Pole `ltpaExpiration` zawiera czas utraty ważności tokenu LTPA.
- Pole `secureLtpa` jest ustawione na wartość `false`, jeśli tokeny LTPA mogą być używane przez żądania HTTP.

Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [dspmweb](#).

- Skonfiguruj wygaśnięcie znacznika LTPA:

- Ustaw ważność znacznika LTPA, wprowadzając następującą komendę:

```
setmqweb properties -k ltpaExpiration -v time
```

gdzie *czas* określa czas (w minutach) przed utratą ważności tokenu LTPA i wylogowuje się użytkownika.

- Zresetuj ważność znacznika LTPA do wartości domyślnej 120 minut, wprowadzając następującą komendę:

```
setmqweb properties -k ltpaExpiration -d
```

▶ **ULW** ▶ **z/OS**

Skonfiguruj nazwę informacji cookie znacznika LTPA:

- Ustaw nazwę informacji cookie znacznika LTPA, wprowadzając następującą komendę:

```
setmqweb properties -k ltpaCookieName -v name
```

gdzie *nazwa* określa unikalną nazwę informacji cookie znacznika LTPA.

- Zresetuj nazwę informacji cookie znacznika LTPA na wartość domyślną, gdzie po przedrostku `LtpaToken2_` występują losowe znaki, wprowadzając następującą komendę:

```
setmqweb properties -k ltpaCookieName -d
```

▶ **ULW** ▶ **z/OS**

Skonfiguruj, czy token LTPA może być używany przez połączenia HTTP, wprowadzając następującą komendę:

```
setmqweb properties -k secureLtpa -v secure
```

gdzie *secure* określa, czy znacznik LTPA może być używany zarówno przez niezabezpieczone połączenia HTTP, jak i bezpieczne połączenia HTTPS. Wartość `false` zezwala na używanie zarówno połączeń HTTP, jak i HTTPS do używania tego samego znacznika LTPA.

▶ **V 9.1.0 Konfigurowanie bramy produktu administrative REST API**

Domyślnie brama produktu administrative REST API jest włączona. Gdy jest włączona brama administrative REST API, można wykonywać zdalne administrowanie przy użyciu programu REST API przy użyciu menedżera kolejek bramy. Menedżer kolejek, który jest używany jako domyślny menedżer kolejek bramy, można skonfigurować lub wyłączyć zdalne administrowanie, wyłączając bramkę administrative REST API za pomocą komendy **setmqweb**.

O tym zadaniu

Aby wykonać tę czynność, użytkownik musi mieć pewne uprawnienia pozwalające na użycie komend **dspmweb** i **setmqweb**:

- ▶ **z/OS** W systemie z/OS musisz mieć uprawnienie do uruchamiania komend **dspmweb** i **setmqweb** oraz uprawnienie do zapisu w pliku `mqwebuser.xml`.
- ▶ **Multi** W przypadku wszystkich innych systemów operacyjnych użytkownik musi być użytkownikiem uprzywilejowanym.

Domyślny menedżer kolejek bramy jest używany, gdy spełnione są oba poniższe instrukcje:

- Menedżer kolejek nie jest określony w nagłówku `ibm-mq-rest-gateway-qmgr` żądania REST.
- Menedżer kolejek określony w adresie URL zasobu REST API nie jest lokalnym menedżerem kolejek.

Więcej informacji na temat zdalnego administrowania za pomocą konsoli REST API zawiera sekcja [Zdalne administrowanie za pomocą konsoli REST API](#).



Ostrzeżenie: ▶ **V 9.1.0** ▶ **z/OS**

Przed wydaniem komendy **setmqweb** lub **dspmweb** w systemie z/OS należy ustawić zmienną środowiskową `WLP_USER_DIR` tak, aby wskazywała konfigurację serwera mqweb.

W tym celu należy wydać następującą komendę:

```
export WLP_USER_DIR=WLP_user_directory
```

gdzie `WLP_user_directory` to nazwa katalogu, który jest przekazywany do produktu `crtmqweb`.
Na przykład:

```
export WLP_USER_DIR=/var/mqm/web/installation1
```

Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [Tworzenie serwera mqweb](#).

Procedura

- Aby wyświetlić bieżącą konfigurację bramy produktu administrative REST API , należy użyć następującej komendy:

```
dspmqweb properties -a
```

Pole `mqRestGatewayEnabled` wskazuje, czy brama jest włączona, a w polu `mqRestGatewayQmgr` jest wyświetlana nazwa domyślnego menedżera kolejek bramy. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [dspmqweb](#).

- Skonfiguruj, czy brama produktu administrative REST API jest włączona za pomocą następującej komendy:

```
setmqweb properties -k mqRestGatewayEnabled -v enabled
```

gdzie *enabled* to wartość **true** , aby włączyć bramę administrative REST API , lub **false** w przeciwnym razie.

- Skonfiguruj, który menedżer kolejek jest używany jako domyślny menedżer kolejek bramy:

- Ustaw domyślny menedżer kolejek bramy za pomocą następującej komendy:

```
setmqweb properties -k mqRestGatewayQmgr -v qmgrName
```

gdzie *qmgrName* jest nazwą menedżera kolejek w tej samej instalacji, co serwer WWW mqweb.

- Anuluj ustawienie domyślnego menedżera kolejek bramy za pomocą następującej komendy:

```
setmqweb properties -k mqRestGatewayQmgr -d
```

V 9.1.0 Konfigurowanie messaging REST API

Domyślnie serwer mqweb, na którym są hosty IBM MQ Console i REST API , ma włączoną opcję messaging REST API . **V 9.1.2** Połączenia z IBM MQ są połączone z messaging REST API , z 20 połączeniami dostępnymi dla każdego menedżera kolejek. Gdy wszystkie połączenia są używane, produkt messaging REST API tworzy nowe, niepołączone połączenie, które ma być używane dla żądania. Za pomocą komendy **setmqweb properties** można zmienić maksymalną liczbę połączeń w puli oraz zachowanie partycji messaging REST API , gdy wszystkie połączenia są używane. Można również skonfigurować, czy przesyłanie komunikatów jest włączone za pomocą komendy **setmqweb properties** .

Zanim rozpoczniesz

Aby wykonać tę czynność, użytkownik musi mieć pewne uprawnienia pozwalające na użycie komend **dspmqweb** i **setmqweb**:

- **z/OS** W systemie z/OS musisz mieć uprawnienie do uruchamiania komend **dspmqweb** i **setmqweb** oraz uprawnienie do zapisu w pliku `mqwebuser.xml`.
- **Multi** W przypadku wszystkich innych systemów operacyjnych użytkownik musi być użytkownikiem uprzywilejowanym.

Aby można było użyć programu messaging REST API , program wywołujący musi być uwierzytelniony na serwerze mqweb i musi być członkiem roli `MQWebUser` . Role `MQWebAdmin` i `MQWebAdminRO` nie mają zastosowania w przypadku serwera messaging REST API . Program wywołujący musi mieć również uprawnienia do dostępu do kolejek używanych do przesyłania komunikatów za pośrednictwem OAM

lub RACF. Więcej informacji na temat zabezpieczeń dla produktu REST API zawiera sekcja [Zabezpieczenia IBM MQ Console i REST API](#).



Ostrzeżenie: V 9.1.0 z/OS

Przed wydaniem komendy **setmqweb** lub **dspmqweb** w systemie z/OS należy ustawić zmienną środowiskową WLP_USER_DIR tak, aby wskazywała konfigurację serwera mqweb.

W tym celu należy wydać następującą komendę:

```
export WLP_USER_DIR=WLP_user_directory
```

gdzie *WLP_user_directory* to nazwa katalogu, który jest przekazywany do produktu crtmqweb. Na przykład:

```
export WLP_USER_DIR=/var/mqm/web/installation1
```

Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [Tworzenie serwera mqweb](#).

O tym zadaniu

Istnieje możliwość skonfigurowania, czy przesyłanie komunikatów jest włączone za pomocą komendy **setmqweb properties**.

V 9.1.2 Aby zoptymalizować wydajność serwera messaging REST API, połączenia z menedżerami kolejek produktu IBM MQ są umieszczane w puli. Oznacza to, że zamiast każdego żądania REST tworzenia, używania i niszczenia własnego połączenia, każde żądanie REST korzysta z połączenia z puli połączeń. Domyślnie dla każdej puli menedżerów kolejek dostępne są 20 połączeń, a w przypadku wszystkich połączeń dostępne są trzy opcje obsługi żądań:

- messaging REST API może utworzyć nowe, niepołączone połączenie, które ma być używane dla żądania. Jest to zachowanie domyślne.
- messaging REST API może zwrócić błąd.
- messaging REST API może czekać na dostępne połączenie z puli. To oczekiwanie to nieokreślony czas oczekiwania.

Przy użyciu komendy **setmqweb properties** można zmienić maksymalną liczbę połączeń w puli oraz domyślne zachowanie partycji messaging REST API, gdy wszystkie połączenia są używane.

Procedura

- Wyświetl bieżącą konfigurację serwera HTTP messaging REST API za pomocą następującej komendy:
`dspmqweb properties -a`
Pole `mqRestMessagingEnabled` wskazuje, czy opcja messaging REST API jest włączona. Wartość `True` oznacza, że messaging REST API jest włączona, lub `False` w przeciwnym razie. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [dspmqweb](#).
- Skonfiguruj messaging REST API za pomocą następującej komendy:
`setmqweb properties -k mqRestMessagingEnabled -v enabled`
gdzie *włączony* jest wartością `true`, jeśli włączono opcję messaging REST API, lub `false` w przeciwnym razie.
- V 9.1.2
Skonfiguruj zestawianie połączeń dla messaging REST API:
 - Skonfiguruj maksymalną wielkość puli połączeń dla każdej puli menedżera kolejek za pomocą następującej komendy:
`setmqweb properties -k mqRestMessagingMaxPoolSize -v size`

gdzie *wielkość* określa wielkość puli.

Uwaga: Jeśli ustawiono dużą wartość dla parametru `mqRestMessagingMaxPoolSize`, a duża liczba menedżerów kolejek jest połączonych z nią, należy rozważyć zwiększenie maksymalnej wielkości sterty serwera mqweb.

Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [Strojenie maszyny JVM serwera mqweb](#).

- Należy skonfigurować zachowanie partycji messaging REST API, gdy wszystkie połączenia w puli są używane przy użyciu następującej komendy:

```
setmqweb properties -k mqRestMessagingFullPoolBehavior -v action
```

gdzie *działanie* określa działanie, które ma zostać wykonane. *działanie* może mieć jedną z następujących wartości:

blok

Gdy wszystkie połączenia w puli są używane, należy poczekać na udostępnienie połączenia.

błąd

Jeśli wszystkie połączenia w puli są używane, zwróć błąd.

OVERFLOW

Gdy wszystkie połączenia w puli są używane, należy utworzyć połączenie, które nie jest używane w puli, i usunąć połączenie po jego użyciu.

V 9.1.0 Konfigurowanie REST API dla MFT

LTS

Domyślnie serwer mqweb, na którym znajduje się produkt IBM MQ Console i usługi REST, nie ma włączonej opcji MFT. Można skonfigurować, czy opcja REST API dla MFT jest włączona, ustawić menedżer kolejek koordynacji i określić limit czasu ponownego połączenia MFT za pomocą komendy **setmqweb properties**. **V 9.1.2** W przypadku komendy create REST API, takiej jak **Create transfer**, należy dodać `mqRestMftCommandQmgr`. **CD** **V 9.1.4** Domyślnie serwer mqweb, na którym znajduje się produkt IBM MQ Console i usługi REST, nie ma włączonej opcji MFT.

Zanim rozpoczniesz

V 9.1.4

Potrzebne są:

- Aby korzystać z usług REST produktu MFT, należy włączyć usługę REST produktu MFT, ustawiając parametr `mqRestMftEnabled` na wartość `true`, a także ustawić nazwę menedżera kolejek komend na wartość `mqRestMftCoordinationQmgr`:

```
setmqweb properties -k mqRestMftEnabled -v true
setmqweb properties -k mqRestMftCoordinationQmgr -v <coordinationQmgrName>
```

- Aby wprowadzić dowolne, utwórz żądanie, na przykład utwórz monitor przesyłania lub monitora zasobów, musisz ustawić `mqRestMftCommandQmgr`

```
setmqweb properties -k mqRestMftCommandQmgr -v <commandQmgrName>
```

- Zrestartuj serwer mqweb, aby wymusić wartości, które zostały właśnie ustawione, wydając komendę **endmqweb**, a następnie komendę **strmqweb**.
- Sprawdź status serwera WWW, wydając komendę **dspmqweb**.

Aby wykonać tę czynność, użytkownik musi mieć pewne uprawnienia pozwalające na użycie komend **dspmqweb** i **setmqweb**:

- z/OS** W systemie z/OS musisz mieć uprawnienie do uruchamiania komend **dspmqweb** i **setmqweb** oraz uprawnienie do zapisu w pliku `mqwebuser.xml`.

- ▶ **Multi** W przypadku wszystkich innych systemów operacyjnych użytkownik musi być użytkownikiem uprzywilejowanym.

Aby można było używać produktu REST API for MFT, program wywołujący musi zostać uwierzytelniony na serwerze mqweb i musi być członkiem co najmniej jednej z ról w produkcie MFTWebAdmin lub MFTWebAdminRO.



Ostrzeżenie: V 9.1.0 z/OS

Przed wydaniem komendy **setmqweb** lub **dspmqweb** w systemie z/OS należy ustawić zmienną środowiskową `WLP_USER_DIR` tak, aby wskazywała konfigurację serwera mqweb.

W tym celu należy wydać następującą komendę:

```
export WLP_USER_DIR=WLP_user_directory
```

gdzie `WLP_user_directory` to nazwa katalogu, który jest przekazywany do produktu `crtmqweb`. Na przykład:

```
export WLP_USER_DIR=/var/mqm/web/installation1
```

Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja Tworzenie serwera mqweb.

O tym zadaniu

Podczas konfigurowania REST API dla limitu czasu MFT należy zauważyć, że pierwsza próba ponownego nawiązania połączenia jest podejmowana natychmiast po zerowaniu połączenia z menedżerem kolejek koordynacji. Jeśli to nie powiedzie się, między kolejnymi próbami ponownego połączenia występuje odstęp między kolejnymi pięciominutami. Dlatego ustawienie wartości z zakresu od 0 do 5 powoduje, że tylko jedna próba ponownego połączenia jest podejmowana.

Po zakończeniu ponownego połączenia zostanie podjęta kolejna próba ponownego nawiązania połączenia, gdy zostanie wywołana dowolna z zasobów produktu REST API for MFT. Jeśli próba ponownego nawiązania połączenia nie powiedzie się, program MFT ponownie podejmie próbę ponownego nawiązania połączenia co pięć minut, dopóki nie upłynie limit czasu ponownego połączenia.

Procedura

- Wyświetl bieżącą konfigurację produktu REST API dla produktu MFT za pomocą następującej komendy:

```
dspmqweb properties -a
```

Pole `mqRestMftEnabled` wskazuje, czy opcja REST API dla MFT jest włączona. Wartością jest `True`, jeśli `messaging REST API` jest włączona, lub `False` w przeciwnym razie.

W polu `mqRestMftCoordinationQmgr` wyświetlana jest nazwa menedżera kolejek koordynacji.

V 9.1.2 W polu `mqRestMftCommandQmgr` wyświetlana jest nazwa menedżera kolejek komend.

Pole `mqRestMftReconnectTimeoutInMinutes` zawiera wartość limitu czasu ponownego połączenia, dopóki usługi REST produktu MFT nie będą zatrzymywane przy próbie nawiązania połączenia z menedżerem kolejek koordynacji. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja dspmqweb.

- Skonfiguruj, czy opcja REST API dla MFT jest włączona:
 - Skonfiguruj, czy produkt REST API for MFT jest włączony, wprowadzając następującą komendę:


```
setmqweb properties -k mqRestMftEnabled -v value
```

 gdzie *wartość* to `true`, jeśli ma być włączony REST API dla MFT, lub `false` w przeciwnym razie.
 - Zrestartuj serwer mqweb, wprowadzając następujące komendy:

```
endmqweb
stmqweb
```

- Skonfiguruj menedżer kolejek koordynacji, z którego pobierane są szczegóły przesyłania:

- a) Skonfiguruj koordynacyjny menedżer kolejek za pomocą następującej komendy:

```
setmqweb properties -k mqRestMftCoordinationQmgr -v qmgrName
```

gdzie *qmgrName* jest nazwą menedżera kolejek koordynacji. Menedżer kolejek koordynacji musi znajdować się na komputerze, na którym działa serwer mqweb. Domyślnie ta nazwa menedżera kolejek jest pusta. Jeśli wartość nie jest ustawiona, REST API dla MFT nie działa.

- b) Zrestartuj serwer mqweb, wprowadzając następujące komendy:

```
endmqweb
stmqweb
```

- Skonfiguruj limit czasu (w minutach), po którym program REST API dla programu MFT przestanie nawiązać połączenie z menedżerem kolejek koordynacji:

- a) Skonfiguruj limit czasu przy użyciu jednej z następujących komend:

- Ustaw limit czasu:

```
setmqweb properties -k mqRestMftReconnectTimeoutInMinutes -v time
```

gdzie *czas* określa czas (w minutach) przed przekrojenym limitem czasu.

Jeśli ta wartość jest ustawiona między 0-5, program REST API for MFT próbuje ponownie połączyć się z menedżerem kolejek koordynacji tylko raz. Jeśli nawiązanie połączenia nie powiedzie się, nie będzie żadnych prób ponownego nawiązania połączenia, dopóki nie zostanie wywołana funkcja REST API .

Jeśli ta wartość jest ustawiona na -1, program REST API for MFT podejmuje próbę ponownego nawiązania połączenia, dopóki połączenie nie powiedzie się.

- Zresetuj limit czasu do wartości domyślnej 30 minut:

```
setmqweb properties -k mqRestMftReconnectTimeoutInMinutes -d
```

- b) Zrestartuj serwer mqweb, wprowadzając następujące komendy:

```
endmqweb
stmqweb
```

- **V 9.1.2** Skonfiguruj menedżer kolejek komend dla żądania utworzenia:

- a) Skonfiguruj menedżer kolejek komend przy użyciu następującej komendy:

```
setmqweb properties -k mqRestMftCommandQmgr -v qmgrName
```

gdzie *qmgrName* jest nazwą menedżera kolejek komend. Menedżer kolejek komend musi znajdować się na komputerze, na którym działa serwer mqweb. Domyślnie ta nazwa menedżera kolejek jest pusta. Jeśli wartość nie jest ustawiona, wówczas MFT REST API dla komendy tworzenia nie działa.

- b) Zrestartuj serwer mqweb, wprowadzając następujące komendy:

```
endmqweb
stmqweb
```

V 9.1.0 Strojenie maszyny JVM serwera mqweb

Domyślnie wirtualna maszyna języka Java (JVM) serwera mqweb używa wartości domyślnych specyficznych dla platformy dla parametrów konfiguracyjnych, takich jak minimalna i maksymalna wielkość sterty oraz wielkość pamięci podręcznej klas.

O tym zadaniu

Może być konieczna zmiana wartości domyślnych w celu zwiększenia wydajności lub rozwiązania problemów. Jeśli na przykład serwer mqweb zgłosi wyjątek `java.lang.OutOfMemoryError`, należy zwiększyć maksymalną wielkość sterty. Należy również zwiększyć wielkość sterty, jeśli podejmowana jest próba załadowania dużej liczby obiektów kolejki.



Jeśli występują problemy z wyświetlaniem informacji o konfiguracji panelu kontrolnego w IBM MQ Console, należy ustawić zmienną, która określa kodowanie pliku konfiguracji.

Wartości domyślne można zmienić w pliku `jvm.options`.

Procedura

1. Otwórz plik `jvm.options`.

Plik `jvm.options` można znaleźć w jednym z następujących katalogów:

-  W systemie UNIX, Linux, and Windows: `MQ_DATA_PATH/web/installations/installationName/servers/mqweb`
-  W systemie z/OS: `WLP_user_directory/servers/mqweb`
gdzie `WLP_user_directory` to katalog określony podczas wykonywania skryptu `crtmqweb` w celu utworzenia definicji serwera mqweb.

2. Opcjonalne: Ustaw maksymalną wielkość sterty, dodając do pliku następujący wiersz:

```
-XmxMaxSizem
```

Gdzie `MaxSize` określa maksymalną wielkość sterty (w MB).

Na przykład następujący wiersz ustawia maksymalną wielkość sterty na 1GB:

```
-Xmx1024m
```

3. Opcjonalne: Ustaw minimalną wielkość sterty, dodając do pliku następujący wiersz:

```
-XmsMinSizem
```

Gdzie `MinSize` określa minimalną wielkość sterty (w MB). Zwiększenie minimalnej wielkości sterty w stosunku do wartości domyślnej może skrócić czas uruchamiania serwera mqweb.

Na przykład następujący wiersz ustawia minimalną wielkość sterty na 512MB:

```
-Xms512m
```

4. Opcjonalne: Ustaw wielkość pamięci podręcznej klas, dodając do pliku następujący wiersz:

```
-XscmxSizem
```

Gdzie `Wielkość` określa wielkość pamięci podręcznej klas (w MB).

Na przykład następujący wiersz ustawia wielkość pamięci podręcznej klas na 100MB:

```
-Xscmx100m
```

Pamięć podręczna współużytkowanych klas Java jest używana do przechowywania danych, takich jak załadowane klasy i skompilowany kod AOT (Ahead-Of-Time).

Pamięć podręczna klas znacząco skraca czas uruchamiania serwera mqweb. Podczas pierwszego uruchomienia serwera mqweb tworzona jest pamięć podręczna klas, a uruchomienie serwera może zająć dużo czasu. Kolejne restarty serwera będą znacznie szybsze, ponieważ klasy mogą być ładowane ze współużytkowanej pamięci podręcznej klas.

Zwiększenie domyślnej wielkości pamięci podręcznej klas może skrócić czas uruchamiania serwera mqweb.

z/OS Pamięć podręczna klas jest tworzona ponownie, gdy serwer mqweb jest uruchamiany w innym systemie z/OS . Dlatego uruchomienie serwera mqweb w innym systemie z/OS w sysplexie może zająć znacznie więcej czasu niż zrestartowanie serwera w tym samym systemie.

Należy zauważyć, że zmiany tej wartości są uwzględniane tylko podczas tworzenia pamięci podręcznej klas. Pamięć podręczna klas jest tworzona podczas pierwszego uruchomienia serwera mqweb lub po zniszczeniu pamięci podręcznej klas za pomocą programu narzędziowego pamięci podręcznej klas Java .

5. Opcjonalne: Ustaw kodowanie pliku, które jest używane dla informacji konfiguracyjnych panelu kontrolnego użytkownika w pliku IBM MQ Console , dodając do pliku następujący wiersz:

```
-Dfile.encoding=UTF-8
```

6. Zrestartuj serwer mqweb.

z/OS W systemie z/OSzatrzymaj i zrestartuj uruchomione zadanie serwera mqweb.

Multi Na wszystkich innych platformach wprowadź następujące komendy w wierszu komend:

```
endmqweb
strmqweb
```

Struktura plików komponentu instalacyjnego IBM MQ Console i REST API

Istnieją dwa zestawy struktur katalogów, które są powiązane z komponentem instalacji produktu IBM MQ Console i REST API . Jedna struktura katalogów zawiera pliki, które mogą być edytowane. Inna struktura katalogów zawiera pliki, które nie mogą być edytowane.

Pliki podlegające edycji

Pliki edytowalne użytkownika są określane jako część początkowej instalacji komponentu instalacyjnego produktu IBM MQ Console i REST API . Ponieważ pliki te mogą być edytowane, pliki nie są zmieniane, gdy stosowana jest konserwacja.

Położenie plików, które można edytować, zależy od systemu operacyjnego:

- **ULW** W systemie UNIX, Linux, and Windows: *MQ_DATA_PATH/web/installations/installationName/*
- **IBM i** W systemie IBM i: *MQ_DATA_PATH/web/installations/Installation1/*
- **z/OS** W systemie z/OS: *WLP_user_directory*

gdzie *katalog_użytkownika_WLP_użytkownika* jest katalogiem, który został określony podczas uruchamiania skryptu **V 9.1.0** **crtmqweb** w celu utworzenia definicji serwera WWW mqweb.

W tym katalogu najwyższego poziomu znajdują się następujące katalogi i pliki:




Katalogi i pliki	Opis
angular.persistence/	Katalog, w którym zapisana jest konfiguracja panelu kontrolnego produktu IBM MQ Console .
servers/	Katalog serwerów profili produktu WebSphere Liberty .
servers/mqweb	Katalog, który zawiera strukturę katalogów serwera mqweb.
servers/mqweb/logs	Katalog, który zawiera dzienniki dla serwera mqweb.

Katalogi i pliki	Opis
servers/mqweb/logs/console.log	Dziennik podstawowych komunikatów o statusie serwera i operacji.
servers/mqweb/logs/ffdc	Katalog wyjściowy przechwytywania danych pierwszego niepowodzenia (First Failure Data Capture-FFDC).
servers/mqweb/logs/messages.log	Dziennik komunikatów środowiska wykonawczego z serwera mqweb, w tym IBM MQ Console i REST API. Starsze komunikaty są przechowywane w plikach o nazwie <code>messages_timestamp.log</code> .
servers/mqweb/logs/trace.log	Dziennik śledzenia z serwera mqweb, w tym IBM MQ Console i REST API. Starsze dane śledzenia są przechowywane w plikach o nazwie <code>trace_timestamp.log</code> . Te pliki istnieją tylko wtedy, gdy śledzenie jest włączone.
servers/mqweb/logs/state	Stan specyficzny dla serwera.
servers/mqweb/server.xml	Główny plik konfiguracyjny serwera. Ten plik jest tylko do odczytu. Zmodyfikuj plik <code>mqwebuser.xml</code> , aby przestonić konfigurację domyślną.
servers/mqweb/mqwebuser.xml	Plik konfiguracyjny dla produktów IBM MQ Console i REST API. Ustawienia, które są skonfigurowane w tym pliku, przestaniają konfigurację domyślną. Aby edytować ten plik, użytkownik musi być użytkownikiem uprzywilejowanym .
servers/mqweb/resources	Katalog, który zawiera różne zasoby serwera, takie jak magazyny kluczy.
servers/mqweb/workarea	Katalog, który jest tworzony przez serwer w miarę jego działania. Ten katalog jest tworzony po pierwszym uruchomieniu serwera.

Pliki nieedytowalne

Pliki nieedytowalne są określane jako część początkowej instalacji komponentu instalacyjnego produktu IBM MQ Console i REST API. Pliki te są aktualizowane po zastosowaniu konserwacji.

Położenie plików, które można edytować, zależy od systemu operacyjnego:

-  W systemie UNIX, Linux, and Windows: `MQ_INSTALLATION_PATH/web`
-  W systemie IBM i: `MQ_INSTALLATION_PATH/web`
-  W systemie z/OS: `installation_directory/web/`

gdzie `catalog_instalacyjny` jest ścieżką instalacyjną komponentów IBM MQ UNIX System Services Components.

W tym miejscu znajdują się następujące struktury katalogów i pliki:

Katalogi i pliki	Opis
bin/	Katalog zawierający komendy Liberty.

Katalogi i pliki	Opis
	Aby wykonać skrypty w tym katalogu, użytkownik musi być <u>użytkownikiem uprzywilejowanym</u> .
mq/	Struktura katalogów, która zawiera różne zasoby produktu IBM MQ .
mq/apps/	Katalog, który zawiera aplikacje IBM MQ Console i REST API .
mq/etc/	
mq/etc/mqweb.xml	Plik konfiguracyjny tylko do odczytu dla serwera mqweb. Zmodyfikuj plik mqwebuser.xml , aby wprowadzić zmiany w konfiguracji.
mq/libs	Katalog, który zawiera biblioteki współużytkowane do użycia przez produkty IBM MQ Console i REST API.
mq/samp	Katalog zawierający przykłady.
mq/samp/configuration	Katalog zawierający przykładowe pliki konfiguracyjne, które można skopiować do pliku mqwebuser.xml .

Konfigurowanie rejestrowania użycia serwera mqweb w systemie z/OS

Aby określić użycie produktu, system z/OS rejestruje ilość czasu procesora zużywanego przez serwer mqweb, który udostępnia IBM MQ Console i REST API. Może być konieczne skonfigurowanie serwera mqweb w taki sposób, aby możliwe było rejestrowanie użycia w odniesieniu do poprawnego identyfikatora produktu.

Zanim rozpoczniesz

Aby wykonać tę procedurę, użytkownik musi mieć uprawnienia do odłączania i podłączania systemów plików oraz zatrzymania i zrestartowania uruchomionego zadania serwera mqweb.

O tym zadaniu

Domyślnie użycie serwera mqweb jest rejestrowane jako autonomiczny produkt IBM MQ for z/OS z identyfikatorem produktu 5655-MQ9. Jeśli użytkownik ma licencję na korzystanie z produktu IBM MQ for z/OS Value Unit Edition (VUE) lub produktu IBM MQ Advanced for z/OS Value Unit Edition, należy wykonać tę procedurę w celu zmiany identyfikatora produktu, dla którego zarejestrowano użycie serwera mqweb.

We wszystkich poniższych krokach należy zastąpić następujące kroki:

- WLP_USER_DIR z nazwą katalogu użytkownika Liberty, który został początkowo przekazany do produktu **crtmqweb**, znany również jako 'USERDIR' w procedurze JCL serwera mqweb.
- PathPrefix o nazwie ścieżki instalacyjnej komponentów IBM MQ for z/OS UNIX System Services (USS).

Procedura

1. W USS (USS) utwórz nowy katalog 'mqweb_extension' w katalogu WLP_USER_DIR.
Na przykład:

```
mkdir /var/mqm/web/installation1/mqweb_extension
```

2. Utwórz plik ASCII o nazwie `mqweb.properties` w katalogu `WLP_USER_DIR/mqweb_extension`.
3. Zmodyfikuj plik `mqweb.properties`, tak aby zawierał wiersz:

```
com.ibm.websphere.productInstall= WLP_USER_DIR/mqweb_extension
```

Należy również dodać jedną z trzech następujących wierszy, które odwołują się do identyfikatora PID rejestrowanego produktu:

```
com.ibm.websphere.productId=com.ibm.mqlub
com.ibm.websphere.productId=com.ibm.mqvuelub
com.ibm.websphere.productId=com.ibm.mqadv
```

4. W USS utwórz katalog `WLP_USER_DIR/mqweb_extension/lib/features/`.
Na przykład użyj komendy USS.

```
mkdir -p WLP_USER_DIR/mqweb_extension/lib/features/
```

5. W USS utwórz katalog `WLP_USER_DIR/mqweb_extension/lib/versions/`.
Na przykład użyj komendy USS.

```
mkdir -p WLP_USER_DIR/mqweb_extension/lib/versions/
```

6. Skopiuj jeden z następujących plików z `PathPrefix/web/mq/etc` do `WLP_USER_DIR/mqweb_extension/lib/versions`.

Plik, który jest potrzebny do skopiowania, zależy od typu produktu, który ma zostać skonfigurowany do rejestrowania użycia.

mq.properties

Użycie serwera `mqweb` jest rejestrowane jako autonomiczny produkt IBM MQ for z/OS z identyfikatorem produktu 5655-MQ9.

mqVue.properties

Użycie serwera `mqweb` jest rejestrowane jako autonomiczny produkt IBM MQ for z/OS Value Unit Edition (VUE) z identyfikatorem produktu 5655-VU9.

mqAdvancedVue.properties

Użycie serwera `mqweb` jest rejestrowane jako część produktu IBM MQ Advanced for z/OS Value Unit Edition z identyfikatorem produktu 5655-AV1.

7. Jeśli używane serwery `mqweb` mają być rejestrowane w przypadku identyfikatora produktu 5655-VU9 lub identyfikatora 5655-AV1, należy dokonać edycji pliku właściwości w katalogu `WLP_USER_DIR/mqweb_extension/lib/versions`.

Zrób to, zastępując wiersz

```
com.ibm.websphere.productReplaces=com.ibm.websphere.appserver.zos
```

z wierszem

```
com.ibm.websphere.productReplaces=com.ibm.mq
```

8. W katalogu `WLP_USER_DIR/servers/mqweb` zmodyfikuj plik `server.env` i dodaj następujący wiersz:

```
WLP_PRODUCT_EXT_DIR=WLP_USER_DIR/mqweb_extension
```

9. Zmień prawo własności i uprawnienia do katalogów i plików w katalogu użytkownika serwera Liberty, aby należały one do ID użytkownika i grupy, na których działa serwer `mqweb`.

Użyj komend:

```
chown -R userid:group WLP_USER_DIR
chmod -R 770 WLP_USER_DIR
```


10. Jeśli serwer mqweb jest uruchomiony, zatrzymaj go, korzystając z komendy MVS **STOP** na uruchomionym zadaniu serwera mqweb.
11. Podłącz system plików IBM MQ for z/OS UNIX System Services Components do odczytu i zapisu, korzystając z komendy TSO/E **MOUNT** z parametrem **MODE (RDWR)** .
12. Usuń wszystkie następujące pliki z katalogu *PathPrefix/web/lib/versions* :
 - mq.properties
 - mqVue.properties
 - mqAdvancedVue.properties
13. Skopiuj *PathPrefix/web/mq/etc/mq.properties* do katalogu *PathPrefix/web/lib/versions*.
Ten domyślny plik właściwości może zostać zastąpiony w zależności od zarejestrowanego produktu, ale jest on wymagany.
14. Podłącz system plików IBM MQ for z/OS UNIX System Services Components, aby uzyskać dostęp tylko do odczytu, używając komendy TSO/E **MOUNT** z parametrem **MODE (READ)** .
15. Start the mqweb server by using the MVS **START** *procname* command, where *nazwa_procname* is the name of the mqweb server started task procedure.
16. W produkcie messages.logw katalogu *WLP_USER_DIR/servers/mqweb/logskomunikat* CWWKB0108I sprawdza, czy produkt jest rejestrowany.
Na przykład:

```
CWWKB0108I: IBM CORP product MQM MVS/ESA version V9 R1.0 successfully registered with z/OS.
```

MQ Adv. Linux V 9.1.4 MQ Adv. VUE Definiowanie połączenia Aspera gateway w systemie Linux

IBM Aspera fasp.io Gateway udostępnia szybki tunel TCP/IP, który może znacząco zwiększyć przepustowość sieci w systemie IBM MQ. Menedżer kolejek działający na dowolnej uprawnionej platformie CD może nawiązywać połączenia za pośrednictwem programu Aspera gateway. Sama brama została wdrożona w systemie Red Hat lub Ubuntu Linux.

O tym zadaniu

Produkt Aspera gateway może być używany w celu zwiększenia wydajności kanałów menedżera kolejek. Jest to szczególnie skuteczne, jeśli sieć ma duże opóźnienie lub ma tendencję do utraty pakietów, a zwykle jest używana do przyspieszenia połączenia między menedżerami kolejek w różnych centrach przetwarzania danych.

Uwaga: W przypadku szybkiej sieci, która nie traci pakietów, występuje spadek wydajności podczas korzystania z Aspera gateway, dlatego ważne jest, aby sprawdzić wydajność sieci przed i po zdefiniowaniu połączenia Aspera gateway .

Użytkownik definiuje Aspera gateway na każdym końcu połączenia sieciowego IP, a następnie za pomocą protokołu TCP/IP łączy kanały menedżera kolejek z każdą bramą. Menedżer kolejek nie musi być uruchomiony na tym samym komputerze, co produkt Aspera gateway , którego używa, a wiele menedżerów kolejek może korzystać z tej samej bramy. Jedyne ograniczenia są następujące:

Aby używać Aspera gateway, użytkownik musi mieć co najmniej jedną z następujących uprawnień:

- IBM MQ Advanced for Multiplatforms
- IBM MQ Appliance
- **V 9.1.5** IBM MQ Advanced for z/OS VUE

Produkt Aspera gateway można wdrożyć na dowolnej z następujących platform Linux (Red Hat lub Ubuntu):

- Linux for x86-64
- **V 9.1.5** Linux on POWER Systems - Little Endian
- **V 9.1.5** Linux for IBM Z

Korzystanie z Aspera gateway jest ograniczone do komunikatów produktu IBM MQ , chyba że brama jest uprawniona oddzielnie.

Menedżery kolejek, które korzystają z Aspera gateway , mogą być uruchomione na dowolnej platformie uprawnionej do obsługi wersji produktu Continuous Delivery (CD). Pełną listę platform CD można znaleźć w sekcji [Ikony wersji i platformy w dokumentacji produktu](#).

Dla każdego menedżera kolejek, który nie znajduje się na tym samym komputerze, co produkt Aspera gateway , którego używa, sprawdź, czy istnieje szybkie połączenie sieciowe między menedżerem kolejek i Aspera gateway.

Za pomocą pliku `toml` można utworzyć definicję bramy, która definiuje porty przychodzące i wychodzące używane przez bramę. Przykładowy plik `toml` jest dostarczany razem z Aspera gateway. Definicja bramy wychodzącej definiuje połączenie z lokalnego menedżera kolejek do bramy oraz z bramy lokalnej do bramy zdalnej. Definicja bramy wejściowej definiuje połączenie ze zdalnej bramy z bramą lokalną oraz z bramy lokalnej do lokalnego menedżera kolejek.

Poniższe kroki stanowią podstawowy przewodnik po wstaniu i uruchomieniu. Więcej szczegółowych informacji na ten temat zawiera dokumentacja [IBM Aspera fasp.io Gateway V1.0.0](#).

Procedura

1. Pobierz obraz instalacyjny produktu Aspera gateway .

Jeśli przedsiębiorstwo ma uprawnienie IBM MQ Advanced for Multiplatforms lub IBM MQ Appliance , można pobrać produkt Aspera gateway z serwisu Passport Advantage, jako "IBM MQ V9.1.x Continuous Delivery Release for IBM Aspera fasp.io eAssembly ". Aby pobrać ten dokument eAssembly, przejdź do sekcji [Pobieranie IBM MQ 9.1](#) , a następnie kliknij kartę w celu uzyskania najnowszej wersji ciągłego dostarczania. Opcja eAssembly zawiera obrazy instalacyjne dla wszystkich platform Linux , na których jest dostępna brama.

V 9.1.5 Jeśli przedsiębiorstwo ma uprawnienie IBM MQ Advanced for z/OS VUE , można pobrać Aspera gateway z komponentu pakietu Connector Pack, który jest częścią instalacji SMP/E. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w katalogu programu IBM MQ Advanced for z/OS VUE ([IBM MQ for z/OS Program Directory PDF files](#)). Po zainstalowaniu pakietu Connector Pack tworzy on katalog `fasp` w usługach systemowych Unix, który zawiera plik `.zip` . Plik `.zip` zawiera obrazy instalacyjne dla wszystkich platform Linux , na których jest dostępna brama. Należy pamiętać, że produkt Aspera gateway nie może działać w trybie rodzimym w systemie z/OS.

2. Skopiuj obraz instalacyjny produktu Aspera gateway na dwa komputery, na których będzie uruchamiana brama, a następnie wyodrębnij i zainstaluj bramę.

Zainstaluj przy użyciu programu RPM Package Manager (RPM):

```
rpm -ivh ibm-fasp.io-gateway-1.0.0_qa_48-1.x86_64.rpm
```

Aby przeprowadzić instalację przy użyciu programu RPM w systemie Ubuntu, dostępne są dwie opcje:

- Dodaj atrybut `--force-debian` do komendy `install` Aspera gateway , zgodnie z opisem w sekcji [Instalowanie klienta IBM MQ w systemie Linux przy użyciu rpm](#).
- Użyj komendy `apt-get`:

```
sudo apt-get install ./ibm-fasp.io-gateway_1.0.0_amd64.deb
```

3. Skonfiguruj każdą bramę.

Zmodyfikuj pliki `gateway.toml` i `logging.toml` znajdujące się w katalogu `/etc/fasp.io` , który został utworzony przez instalację. Plik `gateway.toml` służy do definiowania portów przychodzących

i wychodzących używanych przez bramę oraz pliku `logging.toml` w celu zdefiniowania wymaganych poziomów rejestrowania. Przykład edycji plików `gateway.toml` został podany w dalszej części tego tematu.

4. Na każdym końcu połączenia sieciowego zmień definicję kanału, aby połączyć się z portem, na którym nasłuchuje brama lokalna.
5. Uruchom każdą usługę bramy.
W wierszu komend uruchom następującą komendę:

```
systemctl start fasp.io-gateway
```

6. Zrestartuj kanały.

Menedżery kolejek komunikują się teraz za pośrednictwem połączenia Aspera gateway .

Przykład

W tym przykładzie zdefiniowano połączenie Aspera gateway na dwóch komputerach, na których działa produkt Linux. Konfiguracja jest następująca:

- Adres IP lokalnej maszyny bramy to 9.20.193.107. Adres IP zdalnego komputera bramy to 9.20.192.115.
- Lokalny menedżer kolejek jest uruchomiony na komputerze o adresie IP 9.20.121.5. Zdalny menedżer kolejek jest uruchomiony na komputerze o adresie IP 9.20.121.25. Oba menedżery kolejek nasłuchują na porcie 1414.
- Kanał menedżera kolejek w lokalnym menedżerze kolejek jest zmieniany w celu nawiązania połączenia z lokalnym Aspera gateway za pomocą programu **conname** 9.20.193.107(1500). Kanał menedżera kolejek w zdalnym menedżerze kolejek jest zmieniany w taki sposób, aby łączył się ze zdalnym serwerem Aspera gateway za pomocą **conname** 9.20.192.115(1500).

1. Zdefiniuj połączenie Aspera gateway na komputerze z bramą lokalną:

- Zainstaluj Aspera gateway:

```
rpm -ivh ibm-fasp.io-gateway-1.0.0_qa_48-1.x86_64.rpm
```

- Zmodyfikuj plik `gateway.toml` w katalogu `/etc/fasp.io`, który został utworzony przez instalację. Edytuj tę opcję, aby ustawić definicje bramy lokalnej.

```
[[bridge]]
  name = "Outbound"
  [bridge.local]
    protocol = "tcp"
    host = "9.20.193.107"
    port = 1500

  [bridge.forward]
    protocol = "fasp"
    host = "9.20.192.115"
    port = 1600

[[bridge]]
  name = "Inbound"
  [bridge.local]
    protocol = "fasp"
    host = "9.20.193.107"
    port = 1600

  [bridge.forward]
    protocol = "tcp"
    host = "9.20.121.5"
    port = 1414
```

2. Powtórz poprzedni krok, aby zdefiniować połączenie Aspera gateway na komputerze z bramą zdalną. Zmodyfikuj plik `gateway.toml` w katalogu `/etc/fasp.io`, który został utworzony przez instalację. Edytuj ją, aby ustawić definicje zdalnych bram:

```
[[bridge]]
  name = "Outbound"
  [bridge.local]
    protocol = "tcp"
    host = "9.20.192.115"
    port = 1500

  [bridge.forward]
    protocol = "fasp"
    host = "9.20.193.107"
    port = 1600

[[bridge]]
  name = "Inbound"
  [bridge.local]
    protocol = "fasp"
    host = "9.20.192.115"
    port = 1600

  [bridge.forward]
    protocol = "tcp"
    host = "9.20.121.25"
    port = 1414
```

3. Na każdym końcu połączenia zmień definicję kanału, aby połączyć się z portem, na którym nasłuchuje brama lokalna.
 - Zmień kanał menedżera kolejek w lokalnym menedżerze kolejek, aby połączyć się z lokalnym Aspera gateway za pomocą programu **conname** 9.20.193.107(1500).
 - Zmień kanał menedżera kolejek w zdalnym menedżerze kolejek w taki sposób, aby łączył się ze zdalnym serwerem Aspera gateway za pomocą **conname** 9.20.192.115(1500).
4. Uruchom bramę lokalną, uruchamiając następującą komendę na komputerze z bramą lokalną:

```
systemctl start fasp.io-gateway
```

5. Uruchom zdalną bramę, uruchamiając następującą komendę na komputerze z bramą zdalną:

```
systemctl start fasp.io-gateway
```

6. Zrestartuj kanały.

Co dalej

Aspera gateway przekazuje dane, które otrzymuje, nie interpretując go w żaden sposób. Oznacza to, że można skonfigurować protokół TLS między kanałami menedżera kolejek, które korzystają z serwera Aspera gateway, ponieważ połączenie gatewaya nie jest świadom informacji o uzgadnianej wersji TLS. Oznacza to również, że menedżery kolejek na dowolnej obsługiwanej platformie IBM MQ mogą używać produktu Aspera gateway.

Aby korzystać z menedżera kolejek z wieloma instancjami przy użyciu bramy, należy skonfigurować definicje bramy dla każdej instancji menedżera kolejek.

Uwaga: Produkt Aspera gateway został przetestowany tylko z kanałami menedżera kolejek. Nie został przetestowany z kanałami klienta. Dzieje się tak dlatego, że planowane użycie programu Aspera gateway polega na podłączaniu menedżerów kolejek zdalnych za pośrednictwem sieci o wolnej sieci, podczas gdy aplikacje klienckie zwykle łączą się z menedżerami kolejek w lokalnym centrum przetwarzania danych za pośrednictwem szybkiej sieci.

Odsyłacze pokrewne

[Aspera gateway - przewodnik przejścia](#)

[“Typ komunikacji, który ma być używany” na stronie 16](#)

Różne platformy obsługują różne protokoły komunikacyjne. Wybór protokołu transmisji zależy od kombinacji serwerów IBM MQ MQI client i platform serwerów.

Konfigurowanie systemu IBM MQ do pracy z IBM Cloud Private usługą mierzenia

Konfigurowanie produktu IBM MQ do użycia z usługą mierzenia IBM Cloud Private w celu raportowania i wyświetlania informacji o uruchamianiu i używaniu menedżera kolejek.

Zanim rozpoczniesz

Przed skonfigurowaniem menedżerów kolejek systemu IBM MQ do korzystania z usługi systemu IBM Cloud Private należy mieć konto IBM Cloud (formerly Bluemix) . Aby utworzyć konto, zapoznaj się z sekcją [Zarejestruj się w serwisie IBM Cloud](#).

O tym zadaniu

Korzystając z programu IBM Cloud Private usługa mierzenia, można połączyć lokalne produkty IBM z instancją usługi w produkcie IBM Cloud Private i wyświetlić wszystkie zarejestrowane produkty w organizacji na jednym panelu kontrolnym.

Istnieje możliwość skonfigurowania i połączenia menedżerów kolejek w systemach AIX, Linux i Windows z instancją usługi mierzenia oraz wyświetlenia informacji o ich uruchamianiu i używaniu. Jednak na platformach innych niż środowiska Linux Container dane nie mogą być używane do obsługi licencji na ceny oparte na kontenerze godzinowym.

V 9.1.1 Aby rejestrować dane o wykorzystaniu dla miesięcznego typu licencji VPC, zamiast domyślnej godzinowej wielkości mierzonej licencjonowania, należy ustawić zmienną środowiskową `AMQ_LICENSEING_METRIC=VPCMonthlyPeak`. Powoduje to, że menedżer kolejek przesyła dane dotyczące miesięcznych typów licencji VPC zamiast domyślnego zachowania przesyłania danych dotyczących godzinowych licencji opartych na kontenerach.

Należy użyć następujących atrybutów z sekcją `ReportingService` (poprzednio `BluemixRegistration`) w pliku `qm.ini` :

APIKeyFile

Położenie pliku tekstowego z wartością **APIKey** instancji usługi mierzenia.

CapacityReporting

Okresowo zapisuje komunikaty dziennika błędów w dziennikach AMQERR w następującym formacie:

```
4/22/2018 01:44:29 PM - Process(1274.1) User(bld-adm) Program(amqmgr0)
Host(8b3b83f2bc7d) Installation(Docker)
VRMF(9.1.0.0)
Time(2018-04-22T13:44:29.295Z)
ArithInsert1(300)
CommentInsert1(8.5)
CommentInsert2(IBM MQ Advanced)
```

Informacje generowane przez atrybut **CapacityReporting** są wstawiane do komunikatu AMQ5064, co pozwala lepiej zrozumieć, ile IBM MQ jest używane przez przedsiębiorstwo:

AMQ5064

Ten menedżer kolejek działa od 300 sekund. Obecnie działa z rdzeniami 8.5 . Typ licencji to IBM MQ Advanced.

Istotność

0 – informacja

Objaśnienie

To jest komunikat informacyjny dla śledzenia użycia.

Odpowiedź

Brak.

V 9.1.1 LicensingGroup

Grupa rozliczeniowa, do której należy menedżer kolejek. Ma to wpływ na sposób grupowania danych w raportach generowanych przez usługę mierzenia.

ServiceURL

Adres usługi IBM Cloud Private .

ServiceProxy

Adres URL i port serwera proxy HTTP, który może być używany, jeśli menedżery kolejek nie mają bezpośredniego dostępu do sieci, w której działa usługa mierzenia.

Zostaną wyświetlone hosty, na których są zainstalowane produkty, używane wersje produktów oraz platformy, na których są one uruchomione. Na podstawie ogólnych wielkości mierzonych dotyczących użycia, które są wyświetlane dla każdego produktu, można uzyskać przegląd informacji o obciążeniu. W przypadku produktu IBM MQ można sprawdzić, które menedżery kolejek są bardziej obciążone, a które lżejsze.

Jeśli menedżer kolejek jest skonfigurowany do nawiązywania połączenia z instancją usługi mierzenia, następujące informacje są raportowane do programu IBM Cloud Private:

- IBM MQ Nazwa menedżera kolejek
- IBM MQ identyfikator menedżera kolejek
- Instalacyjny katalog główny IBM MQ
- Zainstalowane komponenty IBM MQ (nazwa i wersja)
- Nazwa hosta
- Nazwa systemu operacyjnego hosta
- Wersja systemu operacyjnego hosta
- Informacje o używaniu wirtualnego rdzenia procesora (VPC) dla menedżera kolejek systemu IBM MQ

Na panelu kontrolnym instancji usługi mierzenia można monitorować metryki wykorzystania VPC menedżera kolejek.

Procedura

- Skonfiguruj menedżer kolejek do użycia z instancją usługi mierzenia w systemie IBM Cloud Private.
- Nawiąż połączenie z usługą mierzenia IBM Cloud Private za pośrednictwem serwera proxy HTTP.
- Rozwiązywanie problemów z połączeniem z usługą mierzenia IBM Cloud Private .

Pojęcia pokrewne

Metryka ceny rdzeni procesorów wirtualnych (VPC)

Multi V 9.1.1 Konfigurowanie menedżera kolejek na potrzeby użycia z instancją usługi mierzenia w systemie IBM Cloud Private

Skonfiguruj zabezpieczenia i informacje rejestracyjne produktu IBM Cloud dla menedżera kolejek, a następnie nawiąż połączenie z instancją usługi mierzenia, która została już utworzona.

O tym zadaniu

Panel kontrolny instancji Usługa mierzenia IBM Cloud Private przedstawia dane tylko dla menedżerów kolejek, które zostały skonfigurowane w celu uwzględnienia informacji o rejestracji zabezpieczeń i IBM Cloud Private .

Procedura

1. Wykonaj czynności opisane w dokumentacji ICP, aby utworzyć identyfikator usługi o następującym identyfikatorze:

Tworzenie identyfikatora usługi przy użyciu interfejsu CLI IBM Cloud Private.

2. Aby utworzyć klucz interfejsu API, postępuj zgodnie z instrukcjami ICP, które zostały opisane w dokumentacji:

Interfejsy API do zarządzania kluczami interfejsu API.

3. Pobierz certyfikaty TLS z klastra ICP.

Zanotuj lokalizację, do której pobrano certyfikaty. Pobrane certyfikaty można dodać do magazynu kluczy dla menedżera kolejek, w kroku "9" na stronie 816.

4. Utwórz plik tekstowy `apikeyfile.txt` i dodaj do niego wartość **API key** skopiowaną w poprzednim zadaniu.

Należy zwrócić uwagę na położenie produktu `apikeyfile.txt`, tak aby można było do niego dołączyć ścieżkę w kroku 8. Ten plik musi być dostępny do odczytu przez użytkownika menedżera kolejek (`'mqm'` w systemach UNIX). Plik musi zawierać tylko sam **API key**, a nie ładunek JSON, na przykład `d9c11b45-4dda-4de4-c0b2-2e4e1004dc64`.

5. Utwórz menedżer kolejek, na przykład `QM1`.

Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja Tworzenie i zarządzanie menedżerami kolejek na wielu platformach.

6. Uruchom menedżer kolejek `QM1`.

Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja Uruchamianie menedżera kolejek.

7. Przed uruchomieniem komend IBM MQ należy pamiętać, aby skonfigurować środowisko wiersza komend produktu IBM MQ.

Uruchom komendę **setmqenv**.

AIX W systemie AIX:

```
. /usr/mqm/bin/setmqenv -s
```

Linux W systemie Linux:

```
. /opt/mqm/bin/setmqenv -s
```

Windows W systemie Windows:

```
"C:\Program Files\IBM\MQ\bin\setmqenv.cmd" -n installation name
```

8. Utwórz magazyn zaufanych certyfikatów SSL dla menedżera kolejek `QM1`.

AIX Rozpoczęcie tworzenia magazynu zaufanych certyfikatów w systemie AIX: Amend dla systemu AIX

```
runmqckm -keydb -create -db MQ data directory/qmgrs/QM1/ssl/key.kdb -pw password -type cms -expire 30 -stash
```

Linux W systemie Linux:

```
runmqckm -keydb -create -db MQ data directory/qmgrs/QM1/ssl/key.kdb -pw password -type cms -expire 30 -stash
```

Windows W systemie Windows:

```
runmqckm -keydb -create -db "MQ data directory\qmgrs\QM1\ssl\key.kdb" -pw password -type cms -expire 30 -stash
```

9. Dodaj certyfikaty cyfrowe pobrane w kroku "3" na stronie 816 do magazynu zaufanych certyfikatów menedżera kolejek.

AIX

W systemie AIX:

```
runmqckm -cert -add -db MQ data directory/qmgrs/QM1/ssl/key.kdb -pw password -type cms
-label RootCA
-file Download_location/RootCA.crt -format ascii -trust enable

runmqckm -cert -add -db MQ data directory/qmgrs/QM1/ssl/key.kdb -pw password -type cms
-label ServerCert
-file Download_location/CERT.crt -format ascii -trust enable
```

Linux

W systemie Linux:

```
runmqckm -cert -add -db MQ data directory/qmgrs/QM1/ssl/key.kdb -pw password -type cms
-label RootCA
-file Download_location/RootCA.crt -format ascii -trust enable

runmqckm -cert -add -db MQ data directory/qmgrs/QM1/ssl/key.kdb -pw password -type cms
-label ServerCert
-file Download_location/CERT.crt -format ascii -trust enable
```

Windows

W systemie Windows:

```
runmqckm -cert -add -db "MQ data directory\qmgrs\QM1\ssl\key.kdb" -pw password -type cms
-label RootCA
-file "Download_location\RootCA.crt" -format ascii -trust enable

runmqckm -cert -add -db "C:\ProgramData\IBM\MQ\qmgrs\QM1\ssl\key.kdb" -pw password -type
cms -label ServerCert
-file "Download_location\CERT.crt" -format ascii -trust enable
```

10. Dodaj nową sekcję ReportingService ze ścieżką apikeyfile do pliku qm.ini menedżera kolejek:

```
ReportingService:
  APIKeyFile=APIKey file location/apikeyfile.txt
```

11. Dodaj wartość **API host** do pliku qm.ini.

Sekcja sekcji ReportingService zawiera teraz ścieżkę do partycji apikeyfile i **API host (ServiceURL)**:

```
ReportingService:
  APIKeyFile=APIKey file location/apikeyfile.txt
  ServiceURL=https://productinsights-api.ng.bluemix.net
```

Zapisz i wyjdź z pliku qm.ini.

12. Zrestartuj menedżer kolejek, aby zmiany zostały uwzględnione.

Użytkownik może zostać poproszony o nadanie uprawnień do procesu **amqzmur0** menedżera kolejek w celu uzyskania dostępu do sieci. Dostęp jest wymagany do włączenia menedżera kolejek w celu skontaktowania się z usługą mierzenia.

13. Wyświetl informacje na temat menedżera kolejek *QM1* w instancji usługi pomiarkowania.

Gdy status raportowania jest aktywny, informacje o uruchamianiu i użyciu dla wszystkich serwerów integracyjnych w określonym węźle integracji są raportowane do usługi mierzenia. Informacje o składni są aktualizowane co 15 minut.

14. Opcjonalne: Zatrzymaj menedżer kolejek przed raportowaniem do usługi mierzenia, usuwając sekcję ReportingService z pliku qm.ini menedżera kolejek i zrestartuj menedżer kolejek.
15. Opcjonalne: Sprawdź informacje diagnostyczne w pliku dziennika menedżera kolejek, jeśli menedżer kolejek nie zgłasza informacji o uruchamianiu lub użyciu do usługi pomiarkowania.

Zmiana w systemie AIX

AIX

W systemie AIX:

```
/var/mqm/qmgrs/QM1/errors/AMQERR0*.log
```

Linux W systemie Linux:

```
/var/mqm/qmgrs/QM1/errors/AMQERR0*.log
```

Windows W systemie Windows:

```
C:\ProgramData\IBM\MQ\errors\AMQERR0*.log
```

Wyniki

Utworzono instancję usługi mierzenia i skonfigurowano menedżera kolejek w celu połączenia się z instancją. Informacje na temat menedżera kolejek można wyświetlić w panelu kontrolnym instancji usługi mierzenia.

Multi V 9.1.1 Łączenie się z usługą mierzenia IBM Cloud Private za pośrednictwem serwera proxy HTTP

Jeśli menedżer kolejek działa w systemie, w którym nie ma bezpośredniego dostępu do klastra ICP, można użyć serwera proxy HTTP, który jest używany przez organizację do łączenia się z instancją usługi mierzenia w produkcie IBM Cloud Private.

Zanim rozpoczniesz

Skonfigurowano zabezpieczenia, dodano adres **API key** i adres URL usługi do pliku `qm.ini` dla menedżera kolejek.

O tym zadaniu

To zadanie służy do konfigurowania menedżera kolejek do łączenia się z instancją usługi [mierzenia](#) w produkcie IBM Cloud Private za pośrednictwem serwera proxy HTTP udostępnianego przez organizację.

Procedura

- Dodaj atrybut proxy usługi do sekcji rejestracji IBM Cloud Private w pliku `qm.ini`.
Atrybut **ServiceProxy** można ustawić w następujący sposób:
 - Adres URL, który zawiera przedrostek `http://` i opcjonalnie port. Jeśli nie zostanie podany port, zostanie użyty port `1080`.

```
ReportingService:  
ServiceProxy=http://myorgproxy.net:1080
```

Uwaga: Parametr **ServiceProxy** musi być ustawiony na poprawny adres URL `http://`. Inne protokoły proxy, na przykład HTTPS i SOCKS, nie są obsługiwane.

- Zrestartuj menedżer kolejek, aby zmiany zostały uwzględnione.

Multi V 9.1.1 Rozwiązywanie problemów związanych z połączeniem z usługą dozowania

Porady dotyczące rozwiązywania problemów, które mogą wystąpić podczas łączenia menedżera kolejek z instancją usługi pomiarowy.

Menedżer kolejek nie może zarejestrować się lub przestać metryk użycia do skonfigurowanej usługi mierzenia

Sprawdź, czy menedżer kolejek ma dostęp do sieci. Wartość **APIKey** w pliku kluczy API jest niepoprawna. Upewnij się, że komponent GSKit jest zainstalowany.

Niepoprawna sekcja qm.ini

Znaleziono niepoprawną sekcję qm.ini. Więcej informacji można znaleźć w dzienniku błędów.

Niepoprawny parametr proxy usługi HTTP

Wartość atrybutu **ServiceProxy** dla sekcji menedżera kolejek ReportingService nie jest poprawnie skonfigurowana. Menedżer kolejek nie rejestruje się w usłudze. Parametr **ServiceProxy** musi być ustawiony na poprawny adres URL http://. Inne protokoły proxy, na przykład HTTPS i SOCKS, nie są obsługiwane.

Linux

V 9.1.0

Konfigurowanie produktu IBM MQ pod kątem używania z tematami push i zdarzeniami platformy Salesforce

Te informacje umożliwiają skonfigurowanie zabezpieczeń i połączeń z serwerem Salesforce i siecią produktu IBM MQ przez skonfigurowanie i uruchomienie IBM MQ Bridge to Salesforce.

Zanim rozpoczniesz


Uwaga: Produkt IBM MQ Bridge to Salesforce jest nieaktualny we wszystkich wersjach od 22 listopada 2022 r. (patrz [US Announcement letter 222-431](#)).

- Produkt IBM MQ Bridge to Salesforce jest dostępny w produkcie Linux dla produktu x86-64 (wersja 64-bitowa). Most nie jest obsługiwany w przypadku łączenia z menedżerami kolejek, które działają w systemie IBM WebSphere MQ 6.0 i wcześniejszych.
- **V 9.1.2** W produkcie IBM MQ 9.1.2 wprowadzono dalsze opcje konfiguracyjne. Główna zmiana polega na tym, że menedżer kolejek może teraz obsługiwać wiele instancji mostu, w przypadku gdy zostały odpowiednio skonfigurowane. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [“Dodatkowe opcje konfiguracyjne dla produktu IBM MQ Bridge to Salesforce”](#) na stronie 825.
- Zainstaluj pakiet **MQSeriesSFBridge**. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [Instalowanie serwera IBM MQ w systemie Linux](#).

O tym zadaniu

Salesforce to platforma do zarządzania relacjami z klientami, oparta na chmurze. Jeśli do zarządzania danymi i interakcjami klientów używany jest produkt Salesforce, można użyć produktu IBM MQ Bridge to Salesforce w celu zasubskrybowania tematów i zdarzeń związanych z platformą Salesforce, które następnie można opublikować w menedżerze kolejek produktu IBM MQ. Aplikacje, które łączą się z tym menedżerem kolejek, mogą w użyteczny sposób korzystać z danych dotyczących zdarzenia i zdarzenia platformy. Można również użyć mostu w celu utworzenia komunikatów zdarzeń dla zdarzeń platformy w produkcie Salesforce.

Przegląd produktu IBM MQ Bridge to Salesforce zawiera diagram na [Rysunku 1](#).



Rysunek 97. IBM MQ Bridge to Salesforce

Tematy wypychane są zapytaniami definiującymi użycie funkcji API strumieniowania Force . com w celu otrzymywania powiadomień o zmianach rekordów w produkcie Salesforce. Więcej informacji na temat konfigurowania tematów push i korzystania z interfejsu API Streaming można znaleźć w sekcjach [Interfejs API do wprowadzania strumieniowego](#) i [Praca z produktem PushTopics](#).

Zdarzenia platformy są dostosowywanymi komunikatami zdarzeń, które można zdefiniować w celu określenia danych zdarzenia, które są generowane przez platformę Force . com lub które są konsumowane. Więcej informacji na temat zdarzeń platformy oraz różnicy między zdarzeniami produktu Salesforce można znaleźć w sekcji [Zdarzenia platformy przesyłania komunikatów w przedsiębiorstwie](#) i [Jaka jest różnica między zdarzeniami Salesforce](#).

- Aby utworzyć konfigurację dla subskrybowania tematów i zdarzeń platformy, należy zapoznać się z tematem [“Konfigurowanie IBM MQ Bridge to Salesforce”](#) na stronie 821.
- Informacje na temat tworzenia konfiguracji na potrzeby tworzenia komunikatów zdarzeń dla zdarzeń platformy Salesforce można znaleźć w sekcji [“Tworzenie komunikatów zdarzeń dla zdarzeń platformy Salesforce”](#) na stronie 828.

Dane z mostu można monitorować na dwa sposoby, za pomocą IBM MQ Console i za pomocą parametru **-p** za pomocą komendy **amqsrua** . Dla ogólnego statusu mostu publikowany jest jeden zestaw danych:

- Łączna liczba komunikatów tematu, które są przetwarzane w przedziale czasu (w drzewie STATUS/ PUSHTOPIC).
- Liczba wątków, które są widoczne w tym przedziale czasu.
- Łączna liczba zdarzeń platformy, które są przetwarzane w przedziale czasu (w drzewie STATUS/ PLATFORM).
- Liczba zdarzeń platformy, które są widoczne w tym przedziale czasu.
- Łączna liczba IBM MQ utworzonych zdarzeń platformy, które są przetwarzane w przedziale czasu (w drzewie STATUS/MQPE).
- Unikalna liczba IBM MQ utworzonych zdarzeń platformy, które są widoczne w tym przedziale czasu.
- Liczba publikacji IBM MQ utworzonych zdarzeń platformy, które są widoczne w tym przedziale czasu, nie powiodła się.


W przypadku każdego skonfigurowanego tematu produktu Salesforce publikowany jest kolejny komunikat. W temacie IBM MQ jest używana pełna nazwa tematu Salesforce oraz /event lub /topic w nazwie obiektu:

- Liczba komunikatów przetworzonych w przedziale czasu.

Aby skonfigurować IBM MQ Console do monitorowania danych mostu, należy zapoznać się z krokami 9 i 10 w sekcji [Konfigurowanie produktu IBM MQ Bridge to Salesforce](#). Informacje na temat korzystania z komendy **amqsrua** zawiera sekcja [Monitorowanie serwera IBM MQ Bridge to Salesforce](#).

Wykonaj kroki opisane w tych zadaniach, aby skonfigurować i uruchomić IBM MQ Bridge to Salesforce:

Procedura

1. Skonfiguruj IBM MQ Bridge to Salesforce.
2.  Tworzenie komunikatów zdarzeń dla zdarzeń platformy Salesforce .
3. Uruchom program IBM MQ Bridge to Salesforce.

Zadania pokrewne

[Śledzenie IBM MQ Bridge to Salesforce](#)

Odsyłacze pokrewne

[runmqsfb \(uruchom program IBM MQ Bridge na wartość Salesforce\)](#)

Linux



Konfigurowanie IBM MQ Bridge to Salesforce

Istnieje możliwość skonfigurowania produktu IBM MQ i wprowadzenia parametrów IBM MQ Bridge to Salesforce w celu utworzenia pliku konfiguracyjnego i nawiązania połączenia z programem Salesforce push tematami i zdarzeniami platformy do menedżera kolejek produktu IBM MQ .

Zanim rozpoczniesz

Przed uruchomieniem tego zadania należy się upewnić, że pakiet MQSeriesSFBridge został zainstalowany w instalacji produktu IBM MQ na platformie x86-64 Linux .

O tym zadaniu

To zadanie umożliwia wykonanie minimalnej konfiguracji wymaganej do utworzenia pliku konfiguracyjnego produktu IBM MQ Bridge to Salesforce i pomyślnego nawiązania połączenia z produktem Salesforce i produktem IBM MQ , dzięki czemu można subskrybować tematy i zdarzenia dotyczące platformy Salesforce . Więcej informacji na temat znaczenia i opcji dla wszystkich parametrów zawiera opis komendy [runmqsfb](#) . Należy wziąć pod uwagę własne wymagania dotyczące bezpieczeństwa i dostosować parametry odpowiednie do danego wdrożenia.

Informacje na temat tworzenia konfiguracji na potrzeby tworzenia komunikatów zdarzeń dla zdarzeń platformy Salesforce można znaleźć w sekcji [“Tworzenie komunikatów zdarzeń dla zdarzeń platformy Salesforce”](#) na stronie 828.

Subskrybowanie tematów i zdarzeń platformy Salesforce

Gdy produkt IBM MQ Bridge to Salesforce nawiązuje połączenia zarówno z produktem Salesforce , jak i z produktem IBM MQ , tworzy subskrypcje dla Salesforce tematów i zdarzeń dotyczących platformy. Nazwa tematu lub zdarzenia platformy, do której ma zostać zasubskrybowany most, musi zostać umieszczony w pliku konfiguracyjnym lub dodać go w wierszu komend przed nawiązaniem połączenia.

Jeden z atrybutów konfiguracji jest głównym elementem drzewa tematów produktu IBM MQ , a zdarzenia są publikowane poniżej tego elementu głównego. Most uzyskuje dostęp do tego katalogu głównego i dodaje pełną nazwę tematu Salesforce , na przykład /MQ/SF/ROOT/topic/EscalatedCases. Temat monitorowania i aplikacje, które łączą się z produktem IBM MQ , mogą szukać tematów w sekcji /topic/ EscalatedCases i zdarzeń platformy w obszarze /event/NewCustomer__e.

Opublikowany komunikat zawiera informacje sterujące i strukturę danych, która zawiera żądane pola danych. W przypadku tematów dotyczących przekazywania struktura danych jest **subject** i dla zdarzeń platformy, struktura to **payload**. Most nie może zasubskrybować tematu ani zdarzenia, jeśli nie są one zdefiniowane w produkcie Salesforce. Jeśli most napotka błąd, gdy próbuje zasubskrybować temat, most zostanie zatrzymany.

Obiekt tematu nie musi być zdefiniowany w produkcie IBM MQ , ale muszą istnieć odpowiednie uprawnienia, które są oparte na najbliższym elemencie nadrzędnym drzewa. Ponownie publikowany komunikat zawiera domyślnie tylko odpowiednią strukturę danych z oryginalnego komunikatu.

Informacje sterujące są usuwane. W przypadku zdarzeń platformy publikacja ma strukturę ładunku. Opcja konfiguracyjna **Publish control data with the payload** w zestawie parametrów konfiguracyjnych **Zachowanie programu mostu** umożliwia ponowne opublikowanie całego komunikatu, w tym danych sterujących. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [Parametry konfiguracyjne](#).

Każdy wątek wpychany i zdarzenie platformy ma powiązany element *ReplayID* w publikacji z produktu Salesforce. Parametr *ReplayID* może być używany do żądania punktu początkowego do publikacji, gdy połączenie jest nawiązane z serwerem. Produkt Salesforce przechowuje historię do 24 godzin i umożliwia mostowi nie pominięcie ostatnich wątków i zdarzeń platformy, nawet jeśli nie zostało ono uruchomione w momencie ich generowania. Most obsługuje dwie klasy jakości usług:

W większości-raz

Most nie używa opcji *ReplayId* do restartowania. Po zrestartowaniu mostu przetwarzane są tylko nowo wygenerowane tematy i zdarzenia platformy. Aplikacje muszą być przygotowane do obsługi brakujących publikacji. Obiekt *ReplayId* jest nadal śledzony przez most i utwardzany w kolejce, dzięki czemu most może zostać zrestartowany z inną jakością usługi i może znać bieżący stan.

Co najmniej raz

Element *ReplayId* jest śledzony przez most i utwardzany w kolejce. Po zrestartowaniu mostu utrwalony element *ReplayId* jest używany do żądania punktu początkowego dla publikacji z serwera. Pod warunkiem, że przerwa nie była dłuższa niż 24 godziny, wysyłane są starsze publikacje. Opcja *ReplayId* dla tematu nie jest utwardzana dla każdego komunikatu. Jest on zapisywany w trwałym komunikacie w regularnych odstępach czasu i gdy most jest wyłączony. Aplikacje muszą być przygotowane do wyświetlenia zduplikowanych publikacji.

Element *ReplayId* jest zapisywany jako komunikat do nowo zdefiniowanej kolejki. Przed uruchomieniem mostu należy zdefiniować tę kolejkę **SYSTEM.SALESFORCE.SYNCQ**. Jeśli **SYSTEM.SALESFORCE.SYNCQ** nie istnieje, most nie będzie kontynuowany, niezależnie od jakości trybu serwisowego. Skrypt MQSC jest udostępniany do tworzenia kolejki z odpowiednimi atrybutami. Kolejka musi być skonfigurowana za pomocą opcji DEFSOPT (EXCL) NOSHARE, aby zapewnić, że tylko jedna instancja programu pomostowego może aktualizować kolejkę **SYSTEM.SALESFORCE.SYNCQ**.

Informacje na temat tworzenia konfiguracji na potrzeby tworzenia komunikatów o zdarzeniach dla zdarzeń platformy zawiera sekcja [“Tworzenie komunikatów zdarzeń dla zdarzeń platformy Salesforce” na stronie 828](#).

Procedura

1. Utwórz i uruchom menedżer kolejek.

- a) Utwórz menedżer kolejek, na przykład SQM1.

```
crtmqm SQM1
```

- b) Uruchom menedżera kolejek.

```
strmqm SQM1
```

2. **Uwaga:** Aby użyć istniejących referencji logowania i zabezpieczeń Salesforce oraz certyfikatu samopodpisanego, należy przejść do kroku [“3” na stronie 822](#).

Opcjonalne: Utwórz znacznik zabezpieczeń dla konta produktu Salesforce .

- a) Zaloguj się do konta Salesforce .
- b) Utwórz lub zresetuj znacznik zabezpieczeń, wykonując kroki opisane w artykule pomocy [Salesforce help: Reset your security token](#).

3. Utwórz certyfikat bezpieczeństwa podpisany przez ośrodek CA w produkcie Salesforce.

- a) Wybierz opcję **Mechanizmy zabezpieczeń** z menu **Administruj** na stronie **Force.com Home** , a następnie **Zarządzanie certyfikatami i kluczami**.

Zostanie otwarta strona **Zarządzanie certyfikatami i kluczami** .

- b) Kliknij opcję **Utwórz certyfikat podpisanego ośrodka CA**.

Zostanie otwarta strona **Certyfikaty** .

- c) Wprowadź nazwę dla certyfikatu w polu **Etykieta** , naciśnij klawisz Tab, a następnie kliknij przycisk **Zapisz**.
Wyświetlane są informacje o certyfikacie i szczegółach klucza.
 - d) Kliknij przycisk **Powrót do listy: Certyfikaty i klucze**.
 - e) Kliknij opcję **Eksportuj do magazynu kluczy**.
 - f) Wprowadź hasło do magazynu kluczy, a następnie kliknij przycisk **Eksportuj**.
 - g) Zapisz wyeksportowany plik kluczy w lokalnym systemie plików.
4. Użyj interfejsu GUI zarządzania kluczami IBM , aby otworzyć magazyn kluczy wyeksportowany z produktu Salesforce i wypełnić certyfikaty osoby podpisującej.
- a) Uruchom komendę **strmqikm** , aby otworzyć interfejs GUI zarządzania kluczami produktu IBM .
Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [Korzystanie z komend runmqckm, runmqakm i strmqikm do zarządzania certyfikatami cyfrowymi](#).
 - b) Kliknij opcję **Otwórz plik bazy danych kluczy** , a następnie przejdź do położenia pliku kluczy produktu Salesforce .
 - c) Kliknij przycisk **Otwórz**, wybierz opcję **JKS** z opcji **Typ bazy danych kluczy** , a następnie kliknij przycisk **OK**.
 - d) W kroku 3fwprowadź hasło utworzone dla magazynu kluczy, a następnie kliknij przycisk **OK**.
 - e) Z opcji **Zawartość bazy danych kluczy** wybierz opcję **Certyfikaty osób podpisującego** .
 - f) Kliknij opcję **Zapełnij**.
 - g) Zaznacz pole wyboru **Verisign Inc.** z listy **Add CA Certificates** (Dodaj certyfikaty CA), a następnie kliknij przycisk **OK**.
5. Opcjonalne: Wygeneruj klucz i klucz tajny konsumenta OAuth, tworząc połączenie aplikacji dla produktu IBM MQ Bridge to Salesforce na koncie Salesforce .
- Kody **Klucz konsumenta** i **Klucz tajny konsumenta** są potrzebne podczas korzystania z produktu IBM MQ Bridge to Salesforce w środowiskach produkcyjnych.
- a) Wybierz opcję **Utwórz**, a następnie opcję **Aplikacje** z menu **Buduj** na stronie głównej **Force.com** .
Zostanie otwarta strona Aplikacje.
 - b) Kliknij opcję **Nowy** w sekcji **Połączone aplikacje** .
Zostanie otwarta strona **Nowa połączona aplikacja** .
 - c) Wprowadź nazwę serwera IBM MQ Bridge to Salesforce w polu **Nazwa połączonych aplikacji**, na przykład **MQBridgeToSalesforce**.
 - d) Wpisz **API Name**(Nazwa API).
Jeśli przechodzisz do następnego pola, do pola nazwy **Nazwa API** zostanie skopiowana wartość **Połączono nazwę aplikacji** .
 - e) Wprowadź **Adres e-mail osoby kontaktowej**.
 - f) Wybierz opcję **Włącz ustawienia OAuth** w sekcji **Interfejs API (Włącz ustawienia OAuth)** .
Następnie zostaną przedstawione dalsze opcje w tej sekcji.
 - g) Dodaj **Adres URL wywołania zwrotnego**, na przykład `https://www.ibm.com`.
 - h) Wybierz opcję **Pełny dostęp (pełna)** z listy **Dostępne zasięgi OAuth** w podsekcji **Wybrane zasięgi OAuth** , a następnie kliknij przycisk **Dodaj**, aby dodać pełny dostęp do listy **Wybrane zasięgi OAuth** .
 - i) Kliknij przycisk **Zapisz**.
 - j) Kliknij opcję **Continue**.
 - k) Zwróć uwagę na kody **Klucz konsumenta** i **Klucz tajny konsumenta** .
6. Utwórz wymaganą kolejkę synchronizacji w menedżerze kolejek.

```
cat /opt/mqm/mqsf/samp/mqsfSyncQ.mqsc | runmqsc SQM1
```


Kolejka synchronizacji utrzymuje stan zdarzenia między restartami aplikacji lub menedżera kolejek. Głębokość kolejki może być mała, ponieważ w kolejce oczekuje się tylko jednego komunikatu. Tylko jedna instancja mostu może być uruchomiona w czasie dla tej kolejki, dlatego opcje domyślne są ustawione dla dostępu wyłącznego.

7. Utwórz plik konfiguracyjny z parametrami połączenia i zabezpieczeń dla IBM MQ, Salesforcei IBM MQ Bridge to Salesforce .

```
runmqsfb -o new_config.cfg
```

Istniejące wartości są wyświetlane w nawiasach kwadratowych. Naciśnij klawisz Enter , aby zaakceptować istniejące wartości, naciśnij klawisz Space , a następnie Enter , aby wyczyścić wartości, a następnie wpisz Enter , aby dodać nowe wartości.

- a) Wprowadź wartości dla połączenia z menedżerem kolejek SQM1:

Minimalne wartości, które są wymagane dla połączenia, to nazwa menedżera kolejek, podstawowy katalog główny tematu produktu IBM MQ oraz nazwa kanału.

```
Connection to Queue Manager
-----
Queue Manager or JNDI CF      : []SQM1
MQ Base Topic                 : []/sf
MQ Channel                    : []A channel you have defined or for example
SYSTEM.DEF.SVRCONN
MQ Conname                    : []
MQ Publication Error Queue   : [SYSTEM.SALESFORCE.ERRORQ]
MQ CCDT URL                   : []
JNDI implementation class    : [com.sun.jndi.fscontext.RefFSContextFactory]
JNDI provider URL            : []
MQ Userid                     : []
MQ Password                   : []
```

Uwaga: Nazwa kanału nie jest wymagana, jeśli nawiążesz połączenie lokalnie. Nie trzeba udostępniać nazwy menedżera kolejek i tematu podstawowego w pliku konfiguracyjnym, ponieważ mogą one zostać umieszczone w wierszu komend w późniejszym czasie, gdy zostanie uruchomiony most.

- b) Wprowadź wartości dla połączenia z serwerem Salesforce:

Minimalne wartości, które są wymagane dla połączenia, to: Salesforce ID użytkownika, hasło, znacznik bezpieczeństwa i punkt końcowy logowania. W środowiskach produkcyjnych można dodać klucz konsumenta i klucz tajny dla zabezpieczeń OAuth.

```
Connection to Salesforce
-----
Salesforce Userid (reqd)     : []salesforce_login_email
Salesforce Password (reqd)  : []salesforce_login_password
Security Token (reqd)       : []Security_Token
Login Endpoint               : [https://login.salesforce.com]
Consumer ID                  : []
Consumer Secret Key         : []
```

- c) Wprowadź wartości dla składnic certyfikatów dla połączeń TLS:

Minimalne wartości wymagane dla połączeń TLS są ścieżką do magazynu kluczy dla certyfikatów TLS i hasła do magazynu kluczy. Jeśli nie podano ścieżki lub hasła zaufanej składnicy, parametry magazynu kluczy i hasła są używane dla zaufanej składnicy i hasła. Jeśli dla połączenia menedżera kolejek produktu IBM MQ używany jest protokół TLS, można użyć tego samego magazynu kluczy.

```
Certificate stores for TLS connections
-----
Personal keystore for TLS certificates : []path_to_keystore, for example: /var/mqm/qmgrs/
SQM1/ssl/key.jks
Keystore password                   : []keystore_password
Trusted store for signer certificates : []
Trusted store password              : []
Use TLS for MQ connection           : [N]
```

- d) Wprowadź wartości, aby skonfigurować zachowanie produktu IBM MQ Bridge to Salesforce:

Nie trzeba zmieniać ani udostępniać żadnej z tych wartości, ale jeśli znasz wątek push lub nazwy zdarzeń platformy, dodaj je tutaj. Można je również dodać później, w wierszu komend, gdy użytkownik jest gotowy do uruchomienia mostu. Należy określić plik dziennika, w pliku konfiguracyjnym lub w wierszu komend.

```
Behaviour of bridge program
-----
PushTopic Names      : []
Platform Event Names : []
MQ Monitoring Frequency : [30]
At-least-once delivery? (Y/N) : [Y]
Subscribe to MQ publications for platform events? (Y/N) : [N]
Publish control data with the payload? (Y/N) : [N]
Delay before starting to process events : [0]
Runtime logfile for copy of stdout/stderr : []
```

8. Opcjonalne: Utwórz usługę IBM MQ, aby sterować wykonywaniem programu. Zmodyfikuj przykładowy plik `mqsfbService.mqsc` w taki sposób, aby wskazywał na nowo utworzony plik konfiguracyjny i dokonaj innych zmian w parametrach komendy.

```
cat modified mqsfbService.mqsc | runmqsc SQM1
```

9. Opcjonalne: Postępuj zgodnie z instrukcjami w sekcji [Pierwsze kroki z konsolą IBM MQ](#) w celu skonfigurowania produktu IBM MQ Console.
10. Opcjonalne: Skonfiguruj serwer IBM MQ Bridge to Salesforce tak, aby był uruchamiany jako użytkownik root.

Aby możliwe było uruchomienie IBM MQ Bridge to Salesforce jako *użytkownika root*, na przykład w *kontenerze rootless*, katalogi `userRoot` i `systemRoot` muszą być poprawnie ustawione, aby zapewnić użytkownikowi dostęp do odczytu/zapisu dla użytkownika uruchamianego w procesie mostu. Aby to zrobić, należy ustawić następujące właściwości maszyny JVM:

```
export MQSFB_EXTRA_JAVA_OPTIONS="-
Djava.util.prefs.userRoot=directory_with_read_write_access"
```

```
export MQSFB_EXTRA_JAVA_OPTIONS="-
Djava.util.prefs.systemRoot=directory_with_read_write_access"
```

Wyniki

Użytkownik utworzył plik konfiguracyjny, którego program IBM MQ Bridge to Salesforce używa do subskrybowania tematów i zdarzeń związanych z platformą Salesforce i publikowania ich w sieci produktu IBM MQ.

Co dalej

Wykonaj kroki opisane w sekcji ["Uruchamianie procesora IBM MQ Bridge to Salesforce"](#) na stronie 834.

Zadania pokrewne

[Śledzenie IBM MQ Bridge to Salesforce](#)

[Monitorowanie IBM MQ Bridge to Salesforce](#)

Odsyłacze pokrewne

[runmqsfb \(uruchom program IBM MQ Bridge na wartość Salesforce\)](#)

Linux

V 9.1.2

Dodatkowe opcje konfiguracyjne dla produktu IBM MQ Bridge to Salesforce

W produkcie IBM MQ 9.1.2 wprowadzono dodatkowe opcje konfiguracyjne, które pozwalają na zastosowanie dwóch głównych klas dodatkowej topologii, dotyczących "danych przychodzących" (zdarzeń wygenerowanych z produktu Salesforce, publikowania w aplikacjach produktu IBM MQ) i "wychodzących" (IBM MQ aplikacji publikowania zdarzeń, które są wysyłane do produktu Salesforce). Ponadto, istnieje zmiana sposobu śledzenia i rejestrowania pracy.

Zmiany wprowadzone w IBM MQ 9.1.0 IBM MQ Bridge to Salesforce

Domyślnie nie ma żadnych zmian w zachowaniu z mostu IBM MQ 9.1.0 , innych niż plik dziennika, który zaczyna się obracać. Więcej informacji zawiera temat [“Dzienniki rotacyjne”](#) na stronie 826.

Główna zmiana polega na tym, że menedżer kolejek obsługuje teraz wiele instancji mostu. Aby włączyć tę funkcję, a pozostała część dodatkowych topologii, należy wprowadzić zmiany w konfiguracji ręcznej.

Patrz [runmqfsb](#) , aby uzyskać więcej informacji na temat dodatkowych opcji konfiguracyjnych i [“Przykładowe dane wyjściowe konfiguracji”](#) na stronie 827 , aby zapoznać się z przykładami poprawionych informacji konfiguracyjnych.

Oddzielona praca przychodząca

Wiele instancji mostu może obsługiwać pracę przychodzącą z produktu Salesforce do produktu IBM MQ, ale muszą one działać w niezależnych zestawach tematów i zdarzeń typu push produktu Salesforce . W przeciwnym razie istnieje możliwość powtarzających się zdarzeń w aplikacjach IBM MQ , ponieważ nie ma protokołu międzymostowego, który ma zatrzymać duplikowanie zdarzeń. Każda instancja korzysta z własnej konfigurowalnej kolejki synchronizacji do przechowywania **ReplayId**.

Może to być przydatne w przypadku, gdy:

- Różne tematy dotyczące produktu Salesforce mają różne autoryzacje zabezpieczeń. Każda instancja mostu ma inny zestaw referencji umożliwiający dostęp do produktu Salesforce.
- Użytkownik ma obawy co do obciążenia serwera Salesforce za zbyt duże, aby mógł obsłużyć pojedynczy most. Oznacza to, że tematy mogą być podzielone na partycje z "A-M" przechodnie przez jeden most, a "N-Z" przez inny most.

Współużytkowana praca wychodząca

Most obsługuje wiele instancji w celu obsługi pracy wychodzącej wysyłanej z produktu IBM MQ do produktu Salesforce. Jeśli jedna instancja mostu nie powiedzie się, inne instancje zasubskrybowane do tych samych tematów w tym samym menedżerze kolejek mogą kontynuować przetwarzanie publikacji.

Uwaga: Nie są wymagane żadne zmiany w konfiguracji tematu produktu IBM MQ .

Te współpracujące instancje muszą być skonfigurowane w taki sposób, aby co najwyżej jedna z instancji obsługiwała pracę przychodzącą z produktu Salesforce, ponieważ ta instancja musi mieć wyłączny dostęp do kolejki synchronizacji.

Jest to prawdopodobnie przydatne w przypadku, gdy użytkownik ma obawy dotyczące:

- Obciążenie pochodzące z produktu IBM MQ. Ponieważ żądania do programu Salesforce są synchroniczne, most nie może przetworzyć nowej pracy, podczas gdy nadal przetwarzana jest jedna wiadomość. Posiadanie wielu konsumentów łagodzi tę sytuację.
- Architektura dostępności. Na przykład możliwe jest uruchomienie wielu instancji w oddzielnych centrach przetwarzania danych z lepszym przełączaniem awaryjnym i opcjami odtwarzania po awarii. Uruchomienie jako klient IBM MQ również oddziela most od położenia menedżera kolejek.

Śledzenie i debugowanie interakcji

Flaga debugowania nadal działa jak poprzednio. Oznacza to, że *-d1* podaje informacje debugowania mostu, a *-d2* włącza rejestrowanie debugowania dla komponentów wymagań wstępnych. Jeśli jednak śledzenie IBM MQ zostało włączone po uruchomieniu mostu, funkcja raportowania na poziomie *-d2* jest włączana automatycznie.

Dzienniki rotacyjne

Domyślne zachowanie dla pliku dziennika powoduje, że pliki dziennika mają trzy pliki dziennika, każdy z nich ma wielkość 2 MB. Wartości te można przesłonić, korzystając z dodatkowych właściwości

konfiguracyjnych. Istniejący atrybut konfiguracyjny lub parametr wiersza komend dla pliku dziennika jest przyjmowany jako podstawowa nazwa dla dzienników, z dodanym indeksem.

Jeśli skonfigurowany plik dziennika ma następującą wartość:

- Brak typu pliku, indeks jest dodawany na końcu nazwy pliku.

Ustawienie pliku dziennika na wartość `abc` powoduje, że wyniki w dziennikach będą nazywane `abc.0`, `abc.1` itd.

- Typ pliku, indeks jest wstawiany przed typem pliku.

Ustawienie pliku dziennika na wartość `abc.log` powoduje, że wyniki w dziennikach będą nazywane `abc.0.log`, `abc.1.log` itd.

Uwagi:

1. Ponieważ mosty mogą być uruchomione z dowolnym uprawnieniem użytkownika, nie jest możliwe wymuszenie dla dzienników określonego katalogu, na przykład `/var/mqm/qmgrs/<qm>/errors`.
2. Te same informacje nadal są zapisywane w strumieniach `stdout` i `stderr`.
3. Za każdym razem, gdy pojedynczy plik dziennika zostanie ponownie otwarty, podstawowe informacje o konfiguracji zostaną ponownie wydrukowane. Informacje te będą zawsze dostępne, zamiast być drukowane tylko raz na początku programu.

Zachowywanie dzienników

Nowe topologie powodują, że będzie istnieć wiele instancji mostu uruchamianego względem konkretnego menedżera kolejek.

Aby uniknąć konfliktu między instancjami i uniknąć nadpisania poprzednich uruchomień mostu, most nie zostanie uruchomiony, jeśli dziennik `.0` już istnieje.

Przed uruchomieniem mostu należy wykonać procedurę startową, która usuwa poprzednie kopie dziennika, lub dodać do niej coś takiego jak znacznik czasu.

Zadania pokrewne

[“Konfigurowanie produktu IBM MQ pod kątem używania z tematami push i zdarzeniami platformy Salesforce” na stronie 819](#)

Te informacje umożliwiają skonfigurowanie zabezpieczeń i połączeń z serwerem Salesforce i siecią produktu IBM MQ przez skonfigurowanie i uruchomienie IBM MQ Bridge to Salesforce.

Odsyłacze pokrewne

[runmqfsb](#)

Linux 9.1.2 Przykładowe dane wyjściowe konfiguracji

Przykładowe dane wyjściowe konfiguracji, przedstawiające zmiany wprowadzone w IBM MQ 9.1.0 IBM MQ Bridge to Salesforce.

```
IBM MQ Bridge to Salesforce
5724-H72 (C) Copyright IBM Corp. 2017, 2024.
Level : <<unknown>>

Enter new values for the configuration attributes. The
current settings are shown.
Press ENTER to accept current values; use SPACE+ENTER
to clear values.

Connection to Queue Manager
-----
Queue Manager or JNDI CF : [V9000_A]
MQ Base Topic           : [ /sf ]
MQ Channel              : [ ]
MQ Conname              : [ ]
MQ Publication Error Queue : [SYSTEM.SALESFORCE.DEADQ]
MQ Replay Status Queue  : [SYSTEM.SALESFORCE.SYNCQ]
MQ CCDT URL             : [ ]
JNDI implementation class : [com.sun.jndi.fscontext.RefFSContextFactory]
```

```

JNDI provider URL      : []
MQ Userid              : []
MQ Password            : []

Connection to Salesforce
-----
Salesforce Userid (reqd) : [johndoe@<yourenterprise>.com]
Salesforce Password (reqd) : [*****]
Security Token          : [*****]
Login Endpoint          : [https://login.salesforce.com]
Consumer Key            : [3MVG9HxRZv05HarQhSy89qSKYNr1gDcv1wE3zN5kyFAa4Wxt]
Consumer Secret        : [*****]

Certificate stores for TLS connections
-----
Personal keystore for TLS certificates : [/var/mqm/ssl/key.jks]
Keystore password                   : [*****]
Trusted store for signer certificates : []
Trusted store password              : []
Use TLS for MQ connection           : [N]

Event processing
-----
PushTopic Names                    : []
Platform Event Names                : []
At-least-once delivery for Salesforce events? (Y/N) : [N]
At-least-once delivery for MQ publications? (Y/N) : [N]
Subscribe to MQ publications for platform events? (Y/N) : [Y]
Publish control data with the payload? (Y/N) : [Y]
Treat unknown Salesforce topic as warning (Y/N) : [N]

Behaviour of bridge program
-----
Bridge unique identifier            : []
MQ Monitoring Frequency             : [30]
Delay before starting to process events : [0]
Continue to retry after maximum reconnection attempts (Y/N) : [N]
Runtime logfile for copy of stdout/stderr : [/tmp/runmqsfb.log]
Number of logfiles                  : [3]
Maximum size of each logfile        : [2097152]
Done.

```

Odsyłacze pokrewne

[runmqsfb](#),

Linux

V 9.1.0

Tworzenie komunikatów zdarzeń dla zdarzeń platformy

Salesforce

Istnieje możliwość skonfigurowania produktu IBM MQ i wprowadzenia produktu IBM MQ Bridge to Salesforce `parameters` w celu utworzenia pliku konfiguracyjnego i użycia mostu w celu utworzenia komunikatów zdarzeń dla zdarzeń platformy Salesforce .

Zanim rozpoczniesz

- Pakiet **MQSeriesSFBridge** został zainstalowany w instalacji produktu IBM MQ na platformie x86-64 Linux .

O tym zadaniu

To zadanie umożliwia wykonanie minimalnej konfiguracji potrzebnej do utworzenia pliku konfiguracyjnego produktu IBM MQ Bridge to Salesforce i pomyślnego nawiązania połączenia z produktem Salesforce i produktem IBM MQ , co umożliwia tworzenie komunikatów zdarzeń dla zdarzeń platformy Salesforce . Więcej informacji na temat znaczenia i opcji dla wszystkich parametrów zawiera opis komendy [runmqsfb](#) . Należy wziąć pod uwagę własne wymagania dotyczące bezpieczeństwa i dostosować parametry odpowiednie do danego wdrożenia.

Aby utworzyć konfigurację dla subskrybowania tematów i zdarzeń platformy, należy zapoznać się z tematem [“Konfigurowanie IBM MQ Bridge to Salesforce”](#) na stronie 821.

Tworzenie komunikatów zdarzeń dla zdarzeń platformy Salesforce

Za pomocą aplikacji IBM MQ można tworzyć komunikaty umieszczane w temacie `/root/mqtosfb/event/+menedżera kolejek`. Most subskrybuje dany temat, pobiera treść z komunikatów i używa go do publikowania komunikatów zdarzeń dla zdarzenia platformy Salesforce. Więcej informacji na temat zdarzeń platformy można znaleźć w sekcji [Dostarczanie niestandardowych powiadomień przy użyciu zdarzeń platformy](#) w dokumentacji programisty produktu Salesforce.

Aby umożliwić mostowi tworzenie komunikatów zdarzeń, należy podać dwa atrybuty, które są dodatkowe dla tych, które są używane do subskrybowania tematów i zdarzeń platformy:

- Utwórz i dodaj nazwę partycji **MQ Publication Error Queue** w atrybutach konfiguracji mostu dla opcji **Połączenie z menedżerem kolejek**.
- Ustaw dla opcji **Subscribe to MQ publications for platform events** wartość `Y`, w atrybutach konfiguracji mostu, aby zdefiniować **Zachowanie programu mostu**.

Należy utworzyć zdarzenie platformy w produkcie Salesforce i zdefiniować pola treści, zanim będzie możliwe użycie mostu w celu utworzenia komunikatów zdarzeń dla tego zdarzenia platformy. Nazwa zdarzenia platformy i jego treść określają sposób formatowania komunikatu IBM MQ przetwarzanego przez most. Jeśli na przykład zdarzenie platformy Salesforce **Object name** ma wartość `MQPlatformEvent1`, a dwa niestandardowe pola to pola tekstowe o wartości **API name** `MyText__c` i `Name__c`, to komunikat IBM MQ opublikowany w temacie `/root/mqtosfb/event/MQPlatformEvent1__e` musi być poprawnie sformatowanym obiektem JSON w następujący sposób:

```
{ "MyText__c" : "Some text here", "Name__c" : "Bob Smith" }
```

Komunikat musi być sformatowany w taki sposób, aby IBM MQ Bridge to Salesforce mógł rozpoznać go jako treść sformatowanego komunikatu MQFMT_STRING.

Zapoznaj się z krokiem “7” na stronie 831, aby utworzyć zdarzenie platformy w produkcie Salesforce, lub pomiń ten krok, jeśli istnieje już zdarzenie platformy, dla którego mają zostać utworzone komunikaty zdarzeń. Należy sformatować komunikat IBM MQ tak, aby był zgodny z polami ustawionym w zdarzeniu platformy Salesforce. Pola w obrębie zdarzenia platformy Salesforce mogą być oznaczone jako opcjonalne lub obowiązkowe. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [Pola zdarzeń platformy](#) w dokumentacji programisty produktu Salesforce.

Gdy most jest uruchomiony, subskrybuje wskazany temat IBM MQ.

- Jeśli w konfiguracji mostu określono jakość usługi **At-most-once**, subskrypcja, która jest wytwarzana przez most, jest nietrwała. Wszystkie publikacje, które są wykonywane przez aplikacje produktu IBM MQ, podczas gdy most nie jest uruchomiony, nie są przetwarzane.
- Jeśli w konfiguracji mostu określono jakość usługi **At-least-once**, subskrypcja mostu jest trwała. Oznacza to, że most może przetwarzać publikacje, które są wykonywane przez aplikacje produktu IBM MQ, podczas gdy most nie jest uruchomiony. Subskrypcje trwałe wymagają znanej subskrypcji i identyfikatora klienta. Jako nazwa subskrypcji most używa wartości `D_SUB_RUNMQSFB`, a jako identyfikatora klienta- `runmqsfb_1`.

Jeśli most jest używany do subskrybowania tematów i platform typu push produktu Salesforce, a nie do tworzenia komunikatów zdarzeń, próbuje usunąć trwałą subskrypcję, jeśli konfiguracja zostanie zmieniona, a subskrypcja jest teraz osierocona.

Możliwe jest usunięcie trwałych subskrypcji, które most tworzy w następujący sposób:

Należy używać komponentu IBM MQ Explorer.

Otwórz **folder subskrypcji** dla menedżera kolejek, który jest używany przez most, i poszukaj nazwy subskrypcji, która kończy się łańcuchem `:D_SUB_RUNMQSFB`, gdzie łańcuch tematu to `/s.f/mqtosfb/event+`. Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę subskrypcji i kliknij przycisk Usun. W przypadku wystąpienia błędu, który wskazuje, że subskrypcja jest używana, może on nadal działać. Zatrzymaj most i spróbuj ponownie usunąć subskrypcję.

Użyj programu `runmqsc`, aby wyszukać i usunąć subskrypcję.

Uruchom interfejs `runmqsc` i uruchom program `DISPLAY SUB (*)`. Poszukaj nazwy subskrypcji **SUB** kończącej się na `:D_SUB_RUNMQSFB`. Wydadaj komendę usuwania podkomendy

i uwzględni **SUBID** subskrypcji, która ma zostać usunięta. Na przykład składnia DELETE SUB SUBID (414D5120514D31202020202020202020205C589459987E8620)

Zatrzymaj, a następnie uruchom most, korzystając z jakości usługi At-most-once .

Jeśli most został uruchomiony z jakością usługi **At-least-once** At-least-once delivery? (Y/N) : [Y], utworzona subskrypcja jest trwała. Aby usunąć subskrypcję, zmień jakość usługi na At-least-once delivery? (Y/N) : [N] w pliku konfiguracyjnym i zrestartuj most. Subskrypcja trwała jest usuwana i tworzona jest subskrypcja nietrwała.

Procedura

1. Utwórz i uruchom menedżer kolejek.

a) Utwórz menedżer kolejek, na przykład PEQM1.

```
crtmqm PEQM1
```

b) Uruchom menedżera kolejek.

```
strtmqm PEQM1
```

2. **Uwaga:** Aby użyć istniejących referencji logowania i zabezpieczeń Salesforce oraz certyfikatu samopodpisanego, przejdź do kroku 4.

Opcjonalne: Utwórz znacznik zabezpieczeń dla konta produktu Salesforce .

a) Zaloguj się do konta Salesforce .

b) Utwórz lub zresetuj znacznik zabezpieczeń, wykonując kroki opisane w artykule pomocy [Salesforce help: Reset your security token](#).

3. Utwórz samopodpisany certyfikat bezpieczeństwa w produkcie Salesforce.

a) Wybierz opcję **Mechanizmy zabezpieczeń** z menu **Administruj** na stronie **Force.com Home** , a następnie **Zarządzanie certyfikatami i kluczami**.

Zostanie otwarta strona **Zarządzanie certyfikatami i kluczami** .

b) Kliknij opcję **Utwórz certyfikat samopodpisany**.

Zostanie otwarta strona **Certyfikaty** .

c) Wprowadź nazwę dla certyfikatu w polu **Etykieta** , naciśnij klawisz Tab, a następnie kliknij przycisk **Zapisz**.

Wyświetlane są informacje o certyfikacie i szczegółach klucza.

d) Kliknij przycisk **Powrót do listy: Certyfikaty i klucze**.

e) Kliknij opcję **Eksportuj do magazynu kluczy**.

f) Wprowadź hasło do magazynu kluczy, a następnie kliknij przycisk **Eksportuj**.

g) Zapisz wyeksportowany plik kluczy w lokalnym systemie plików.

4. Użyj interfejsu GUI zarządzania kluczami IBM , aby otworzyć magazyn kluczy wyeksportowany z produktu Salesforce i zapełnić certyfikaty osoby podpisującej.

a) Uruchom komendę **strmqikm** , aby otworzyć interfejs GUI zarządzania kluczami produktu IBM . Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [Korzystanie z komend runmqckm, runmqakm i strmqikm do zarządzania certyfikatami cyfrowymi](#).

b) Kliknij opcję **Otwórz plik bazy danych kluczy** , a następnie przejdź do położenia pliku kluczy produktu Salesforce .

c) Kliknij przycisk **Otwórz**, wybierz opcję **JKS** z opcji **Typ bazy danych kluczy** , a następnie kliknij przycisk **OK**.

d) W kroku 3fwprowadź hasło utworzone dla magazynu kluczy, a następnie kliknij przycisk **OK**.

e) Z opcji **Zawartość bazy danych kluczy** wybierz opcję **Certyfikaty osób podpisującego** .

f) Kliknij opcję **Zapełnij**.

- g) Zaznacz pole wyboru **Verisign Inc.** z listy **Add CA Certificates** (Dodaj certyfikaty CA), a następnie kliknij przycisk **OK**.
5. Opcjonalne: Wygeneruj klucz i klucz tajny konsumenta OAuth, tworząc połączenie aplikacji dla produktu IBM MQ Bridge to Salesforce na koncie Salesforce .
- Kody **Klucz konsumenta** i **Klucz tajny konsumenta** są potrzebne podczas korzystania z produktu IBM MQ Bridge to Salesforce w środowiskach produkcyjnych.
- Wybierz opcję **Utwórz**, a następnie opcję **Aplikacje** z menu **Buduj** na stronie głównej **Force.com** .
Zostanie otwarta strona **Aplikacje** .
 - Kliknij opcję **Nowy** w sekcji **Połączone aplikacje** .
Zostanie otwarta strona **Nowa połączona aplikacja** .
 - Wprowadź nazwę serwera IBM MQ Bridge to Salesforce w polu **Nazwa podłączonego aplikacji**, na przykład **MQBridgeToSalesforce**.
 - Wpisz **API Name**(Nazwa API).
Jeśli przechodzisz do następnego pola, do pola nazwy **Nazwa API** zostanie skopiowana wartość **Połączono nazwę aplikacji** .
 - Wprowadź **Adres e-mail osoby kontaktowej**.
 - Wybierz opcję **Włącz ustawienia OAuth** w sekcji **Interfejs API (Włącz ustawienia OAuth)** .
Następnie zostaną przedstawione dalsze opcje w tej sekcji.
 - Dodaj **Adres URL wywołania zwrotnego**, na przykład `https://www.ibm.com`.
 - Wybierz opcję **Pełny dostęp (pełna)** z listy **Dostępne zasięgi OAuth** w podsekcji **Wybrane zasięgi OAuth** , a następnie kliknij przycisk **Dodaj**, aby dodać pełny dostęp do listy **Wybrane zasięgi OAuth** .
 - Kliknij przycisk **Zapisz**.
 - Kliknij opcję **Continue**.
 - Zwróć uwagę na kody **Klucz konsumenta** i **Klucz tajny konsumenta** .
6. Utwórz wymagane kolejki synchronizacji i błędów w menedżerze kolejek.

```
cat /opt/mqm/mqsfb/samp/mqsfbSyncQ.mqsc | runmqsc PEQM1
```

Kolejka synchronizacji utrzymuje stan zdarzenia między restartami aplikacji lub menedżera kolejek. Głębokość kolejki może być mała, ponieważ w kolejce oczekuje się tylko jednego komunikatu. Tylko jedna instancja mostu może być uruchomiona w czasie dla tej kolejki, dlatego opcje domyślne są ustawione dla dostępu wyłącznego. Kolejka błędów musi zostać utworzona, aby można było użyć mostu w celu utworzenia komunikatów zdarzeń dla zdarzeń platformy. Kolejka błędów jest używana dla komunikatów, które nie mogą być pomyślnie przetworzone przez produkt Salesforce. Nazwę kolejki błędów należy dodać w sekcji **Connection to Queue Manager** parametru konfiguracyjnego mostu, jak to pokazano w kroku [“8.a”](#) na stronie 832.

7. Opcjonalne: Utwórz obiekt zdarzenia platformy na koncie Salesforce .
- Wybierz opcję **Zdarzenia platformy** z menu **Tworzenie** strony głównej **Force.com** , a następnie kliknij opcję **Nowe zdarzenie platformy**.
Zostanie otwarta strona **Nowe zdarzenie platformy** .
 - Wypełnij pola **Label** (Etykieta) i **Plural Label** (Etykieta wtyczki).
 - Kliknij przycisk **Zapisz**.
Zostanie otwarta strona **Szczegóły definicji zdarzenia platformy** .
 - Zdefiniuj **Pola niestandardowe i relacje**.
Na przykład można dodać dwa pola tekstowe z etykietami *MyText* i *Nazwa* i ustawić długość pola **Typ danych** odpowiednio na *Tekst (64)* i *Tekst (32)* .
- Utworzono dla niego zdarzenie platformy i zdefiniowałeś dla niego produkt **Custom Fields and Relationships** . Użyj zdarzenia platformy *nazwa obiektu platformy* lub *nazwy interfejsu API* jako

tematu IBM MQ , do którego można umieścić komunikaty, które mają być przetwarzane przez most. Na przykład można użyć przykładu **AMQSPUBA** w celu dodania następującego sformatowanego komunikatu JSON do tematu `/sf/mqtosfb/event/Salesforce Platform Object Name/API name` :

```
{ "MyText__c" : "Some text here", "Name__c" : "Bob Smith" }
```

Można uruchomić przykład **AMQSPUBA** , aby utworzyć komunikaty po uruchomieniu mostu. W katalogu `MQ installation location/samp/bin` wydaj następującą komendę:

```
./amqspub /sf/mqtosfb/event/Salesforce Platform Object Name/API name PEQM1
```

W wierszu komend wprowadź komunikat w formacie JSON.

8. Utwórz plik konfiguracyjny z parametrami połączenia i zabezpieczeń dla IBM MQ, Salesforcei IBM MQ Bridge to Salesforce .

```
runmqsfb -o new_config.cfg
```

Istniejące wartości są wyświetlane w nawiasach kwadratowych. Naciśnij klawisz `Enter` , aby zaakceptować istniejące wartości, naciśnij klawisz `Space` , a następnie `Enter` , aby wyczyścić wartości, a następnie wpisz `Enter` , aby dodać nowe wartości.

- a) Wprowadź wartości dla połączenia z menedżerem kolejek PEQM1:

Minimum values that are needed for the connection are queue manager name, IBM MQ base topic root, error queue name, and channel name.

```
Connection to Queue Manager
-----
Queue Manager or JNDI CF      : []PEQM1
MQ Base Topic                 : []/sf
MQ Channel                    : []A channel you have defined or for example
SYSTEM.DEF.SVRCONN
MQ Conname                    : []
MQ Publication Error Queue    : [SYSTEM.SALESFORCE.ERRORQ]
MQ CCDT URL                   : []
JNDI implementation class     : [com.sun.jndi.fscontext.RefFSContextFactory]
JNDI provider URL             : []
MQ Userid                     : []
MQ Password                   : []
```

Uwaga: Jeśli nawiążesz połączenie lokalnie, nazwa kanału nie jest wymagana. Nie trzeba udostępniać nazwy menedżera kolejek i tematu podstawowego w pliku konfiguracyjnym, ponieważ mogą one zostać umieszczone w wierszu komend w późniejszym czasie, gdy zostanie uruchomiony most.

- b) Wprowadź wartości dla połączenia z serwerem Salesforce:

Minimalne wartości, które są wymagane dla połączenia, to: Salesforce ID użytkownika, hasło, znacznik bezpieczeństwa i punkt końcowy logowania. W środowiskach produkcyjnych można dodać klucz konsumenta i klucz tajny dla zabezpieczeń OAuth.

```
Connection to Salesforce
-----
Salesforce Userid (reqd)      : []salesforce_login_email
Salesforce Password (reqd)   : []salesforce_login_password
Security Token (reqd)        : []Security_Token
Login Endpoint                : [https://login.salesforce.com]
Consumer ID                   : []
Consumer Secret Key          : []
```

- c) Wprowadź wartości dla składnic certyfikatów dla połączeń TLS:

Minimalne wartości wymagane dla połączeń TLS są ścieżką do magazynu kluczy dla certyfikatów TLS i hasła do magazynu kluczy. Jeśli nie podano ścieżki lub hasła zaufanej składnicy, parametry magazynu kluczy i hasła są używane dla zaufanej składnicy i hasła. Jeśli dla połączenia menedżera kolejek produktu IBM MQ używany jest protokół TLS, można użyć tego samego magazynu kluczy.

```
Certificate stores for TLS connections
-----
```

```
Personal keystore for TLS certificates : []path_to_keystore, for example: /var/mqm/qmgrs/PEQM1/ssl/key.jks
Keystore password : []keystore_password
Trusted store for signer certificates : []
Trusted store password : []
Use TLS for MQ connection : [N]
```

d) Wprowadź wartości, aby skonfigurować zachowanie produktu IBM MQ Bridge to Salesforce:

Aby użyć mostu w celu utworzenia komunikatów zdarzeń, należy zmienić wartość opcji **Subscribe to MQ publications for platform events** z domyślnej wartości *N* na *Y*. Należy również określić plik dziennika, w pliku konfiguracyjnym lub w wierszu komend.

```
Behaviour of bridge program
-----
PushTopic Names : []
Platform Event Names : []
MQ Monitoring Frequency : [30]
At-least-once delivery? (Y/N) : [Y]
Subscribe to MQ publications for platform events? (Y/N) : [Y]
Publish control data with the payload? (Y/N) : [N]
Delay before starting to process events : [0]
Runtime logfile for copy of stdout/stderr : []
```

9. Opcjonalne: Utwórz usługę IBM MQ, aby sterować wykonywaniem programu. Zmodyfikuj przykładowy plik `mqsfbService.mqsc` w taki sposób, aby wskazywał na nowo utworzony plik konfiguracyjny i dokonaj innych zmian w parametrach komendy.

```
cat modified mqsfbService.mqsc | runmqsc PEQM1
```

10. Opcjonalne: Postępuj zgodnie z instrukcjami w sekcji [Pierwsze kroki z konsolą IBM MQ](#) w celu skonfigurowania produktu IBM MQ Console.

11. Opcjonalne: Dodaj i skonfiguruj widżety w instancji produktu IBM MQ Console w celu wyświetlenia danych produktu Salesforce.

a) Kliknij opcję **Dodaj widżet**.

Zostanie otwarty nowy widżet.

b) Wybierz opcję **Wykresy**.

c) Kliknij ikonę **Konfiguruj widżet** na pasku tytułu nowego widżetu.

d) Opcjonalne: Wprowadź wartość w polu **Tytuł widżetu**.

e) Z menu rozwijanego **Zasób do monitorowania, Źródło** wybierz opcję **Salesforce Bridge** (Salesforce > Bridge).

f) Wybierz opcję **Status mostów** menu rozwijanym **Klasa zasobów**.

g) Select **MQ-utworzone zdarzenia platformy**, from the **Typ zasobu**, drop-down menu.

h) Select **Łączna liczba utworzonych MQzdarzeń platformy**, from the **Element zasobu**, drop-down menu.

i) Kliknij przycisk **Zapisz**.

Skonfigurowano IBM MQ Console w celu wyświetlania łącznej liczby utworzonych zdarzeń platformy IBM MQ. Po uruchomieniu mostu i rozpoczęciu umieszczania komunikatów w temacie `/sf/mqtosfb/event/Salesforce Platform Object Name/API name` w widżecie jest wyświetlana liczba wszystkich zdarzeń komunikatu, które zostały utworzone przez most.

V 9.1.0 Format komunikatu i komunikaty o błędach dla IBM MQ Bridge to Salesforce

Informacje na temat formatowania komunikatów przetwarzanych przez IBM MQ Bridge to Salesforce.

Aplikacja umieszcza komunikat w określonym temacie menedżera kolejek, na przykład `/root/mqtosfb/event/MQPlatformEvent1__e`. Most subskrybuje dany temat, pobiera treść z komunikatów i używa go do publikowania komunikatów zdarzeń dla zdarzenia platformy Salesforce.

Należy utworzyć zdarzenie platformy w produkcie Salesforce i zdefiniować pola treści, zanim będzie możliwe użycie mostu w celu utworzenia komunikatów zdarzeń dla tego zdarzenia platformy. Nazwa zdarzenia platformy i jego treść określają sposób formatowania komunikatu IBM MQ przetwarzanego przez most. Jeśli na przykład zdarzenie platformy Salesforce **Object name** ma wartość *MQPlatformEvent1*, a dwa niestandardowe pola to pola tekstowe o wartości **API name** *MyText__c* i *Name__c*, to komunikat IBM MQ opublikowany w temacie */root/mqtosfb/event/MQPlatformEvent1__e* musi być poprawnie sformatowanym obiektem JSON w następujący sposób:

```
{ "MyText__c" : "Some text here", "Name__c" : "Bob Smith" }
```

Komunikaty zużywane i generowane przez most są komunikatami tekstowymi (MQSTR) w formacie JSON. Komunikat wejściowy jest prostym obiektem JSON, a programy mogą używać konkatencji łańcuchów w celu jego wygenerowania.

Komunikaty o błędzie

Most może wykrywać błędy, na przykład jeśli komunikat nie jest w formacie tekstowym lub przez program Salesforce, na przykład jeśli nazwa zdarzenia platformy nie istnieje. Jeśli podczas przetwarzania komunikatu wejściowego wystąpi błąd, komunikat zostanie przeniesiony do kolejki błędów mostu wraz z właściwościami opisujących błąd. Ten błąd jest również zapisywany do strumienia *stderr* dla mostu.

Błędy generowane przez produkt Salesforce to: JSON. Poniżej znajdują się błędy, które są spowodowane błędnie sformatowanymi komunikatami:

Błędna zawartość zdarzenia platformy, status 400

```
[{"message": "No such column 'Name__c' on subject of type MQPlatformEvent2__e", "errorCode": "INVALID_FIELD"}]
```

Niepoprawna nazwa zdarzenia platformy, tekst statusu 404

```
{"errorCode": "NOT_FOUND", "message": "The requested resource does not exist"}
```

Błędny tekst JSON, status 400

```
{"errorCode": "NOT_FOUND", "message": "The requested resource does not exist"}
```

Komunikat nie jest tekstem JSON, tekst o statusie 400

```
[{"message": "Unexpected character ('h' (code 104)): expected a valid value (number, String, array, object, 'true', 'false' or 'null') at [line:1, column:2]", "errorCode": "JSON_PARSER_ERROR"}]
```

Nie jest to wiadomość tekstowa (nie jest wysyłana do Salesforce)

```
Error: Publication on topic ' /sf/mqtosfb/event/MQPlatformEvent1' does not contain a text formatted message
```

Linux

V 9.1.0

Uruchamianie procesora IBM MQ Bridge to Salesforce

Uruchom IBM MQ Bridge to Salesforce, aby połączyć się z Salesforce i IBM MQ. Po nawiązaniu połączenia most może tworzyć subskrypcje tematów produktu Salesforce i ponownie publikować komunikaty w temacie IBM MQ. Most może również tworzyć komunikaty zdarzeń dla zdarzeń platformy Salesforce.

Zanim rozpoczniesz

Wykonano kroki konfiguracji w zadaniu :

- [“Konfigurowanie IBM MQ Bridge to Salesforce” na stronie 821](#)

- [“Tworzenie komunikatów zdarzeń dla zdarzeń platformy Salesforce” na stronie 828](#)

O tym zadaniu

Aby uruchomić IBM MQ Bridge to Salesforce, należy użyć pliku konfiguracyjnego utworzonego w poprzednim zadaniu. Jeśli nie uwzględniłeś wszystkich wymaganych parametrów w pliku konfiguracyjnym, upewnij się, że w wierszu komend zostały uwzględnione te parametry.

Procedura

1. Zdefiniuj tematy lub zdarzenia dotyczące platformy w produkcie Salesforce , które mają być subskrybowane na serwerze lub dla zdarzenia platformy, dla którego mają zostać utworzone komunikaty zdarzeń.
2. Uruchom program IBM MQ Bridge to Salesforce , aby połączyć się z programem Salesforce i menedżerem kolejek. Jeśli uruchamiasz most, aby zasubskrybować zdarzenia produktu Salesforce , należy dołączyć nazwę tematu lub zdarzenia platformy, które zostały zdefiniowane w kroku 1.

```
runmqsfb -f new_config.cfg -r logFile -p PushtopicName -e eventName
```

Po nawiązaniu połączenia mostu zwracane są następujące komunikaty:

- Jeśli używany jest most, aby zasubskrybować tematy dotyczące platformy i platformy produktu Salesforce :

```
Successful connection to queue manager QM1
Warning: Subscribing to MQ-created platform events is not enabled.
Successful login to Salesforce at https://eu11.salesforce.com
Ready to process events.
```

- W przypadku korzystania z mostu w celu utworzenia komunikatów zdarzeń dla zdarzeń platformy Salesforce :

```
Successful connection to queue manager QM1
Successful login to Salesforce at https://eu11.salesforce.com
Successful subscription to '/sf/mqtosfb/event/+' for MQ-created platform events
Ready to process events.
```

3. Opcjonalne: Rozwiąż problemy związane z połączeniem z menedżerem kolejek i z programem Salesforce , jeśli komunikaty zwrócone po uruchomieniu mostu wskazują, że połączenie nie powiodło się.
 - a) Uruchom komendę w trybie debugowania z opcją debugowania 1.

```
runmqsfb -f new_config.cfg -r logFile -p PushtopicName -e eventName -d 1
```

Kroki mostu przez połączenie są skonfigurowane i wyświetlane są komunikaty przetwarzania w trybie terse.

- b) Uruchom komendę w trybie debugowania z opcją debugowania 2.

```
runmqsfb -f new_config.cfg -r logFile -p PushtopicName -e eventName -d 2
```

Kroki mostu przez połączenie są skonfigurowane i wyświetlane są komunikaty przetwarzania w trybie szczegółowym. Pełne dane wyjściowe są zapisywane w pliku dziennika.

4. Generowanie zdarzeń za pomocą interfejsu Salesforce w celu zmodyfikowania rekordów w bazie danych.
5. Przejdź do strony IBM MQ Console , aby wyświetlić zmiany w tematach, które zostały wyświetlone w widżecie skonfigurowanym w poprzednim zadaniu.

Co dalej

Zmienna `MQSFB_EXTRA_JAVA_OPTIONS` służy do przekazywania właściwości maszyny JVM, na przykład w celu włączenia śledzenia produktu IBM MQ. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [Śledzenie serwera IBM MQ Bridge to Salesforce](#).

Zadania pokrewne



[Monitorowanie IBM MQ Bridge to Salesforce](#)

Odsyłacze pokrewne

[runmqsfb \(uruchom program IBM MQ Bridge na wartość Salesforce\)](#)

Konfigurowanie produktu IBM MQ pod kątem używania z łańcuchami blokad


Skonfiguruj i uruchom program IBM MQ Bridge to blockchain, aby bezpiecznie połączyć menedżer kolejek

 IBM MQ Advanced lub  IBM MQ Advanced for z/OS Value Unit Edition oraz produkt IBM Blockchain. Za pomocą mostu można łączyć się asynchronicznie, wyszukać i zaktualizować stan zasobu w łańcuchu bloku-blockchain, korzystając z aplikacji przesyłania komunikatów, która łączy się z menedżerem kolejek produktu IBM MQ Advanced lub IBM MQ Advanced for z/OS VUE.

Zanim rozpoczniesz



Uwaga: Produkt IBM MQ Bridge to blockchain jest nieaktualny we wszystkich wersjach od 22 listopada 2022 r. (patrz [US Announcement letter 222-431](#)).





Ostrzeżenie:  IBM MQ Bridge to blockchain zbudowany w systemie Hyperledger Composer nie jest już obsługiwany.

Produkt IBM MQ 9.1.4 musi być uruchomiony w celu użycia IBM MQ Bridge to blockchain zbudowanego w systemie Hyperledger Fabric.

- IBM MQ Bridge to blockchain jest dostępny do połączenia z:

-  IBM MQ Advanced lub
-  IBM MQ Advanced for z/OS VUE

tylko menedżery kolejek.

-  Menedżer kolejek musi być na tym samym poziomie komendy, co most, lub wyższy niż most, na przykład 9.1.4.
-  Produkt IBM MQ Bridge to blockchain jest obsługiwany w przypadku korzystania z sieci blockchain opartej na architekturze Hyperledger Fabric 1.4.

O tym zadaniu

Blockchain to współużytkowany, rozproszony, cyfrowy rejestr, który składa się z łańcucha bloków, które reprezentują uzgodnione transakcje między rówieśnikami w sieci. Każdy blok w łańcuchu jest powiązany z poprzednim blokiem, itd, z powrotem do pierwszej transakcji.


Produkt IBM Blockchain jest budowany w systemie Hyperledger Fabric i można go rozwijać lokalnie za pomocą produktu Docker lub w klastrze kontenerów w produkcie IBM Cloud (formerly Bluemix). Można również aktywować i wykorzystywać sieć IBM Blockchain w środowisku produkcyjnym, budować i zarządzać siecią biznesową z wysokim poziomem bezpieczeństwa, prywatności i wydajności. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z [IBM Blockchain Platform](#).

Hyperledger Fabric jest open source, korporacyjną strukturą blockchain, która jest rozwijana grupowo przez członków Hyperledger Project, w tym IBM jako początkowy kontrybutor kodu. Hyperledger Project, lub Hyperledger, jest Linux Foundation otwartym źródłem, globalnym, grupowym inicjatywą, aby uzyskać

zaawansowane technologicznie technologie blockchain. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [IBM Blockchain, Hyperledger Projekty Hyperledger Fabric](#).

Jeśli korzystasz już z produktów IBM MQ Advanced lub IBM MQ Advanced for z/OS VUE, i IBM Blockchain, możesz użyć IBM MQ Bridge to blockchain, aby wysłać proste zapytania, aktualizacje i odebrać odpowiedzi z sieci blockchain. W ten sposób można zintegrować lokalne oprogramowanie IBM z usługą łańcuchów blokowych w chmurze.

Krótki przegląd procesu obsługi mostu znajduje się na [Rysunku 1](#). Aplikacja użytkownika umieszcza sformatowany komunikat JSON w kolejce wejściowej/żądania w menedżerze kolejek produktu IBM MQ Advanced lub w produkcie IBM MQ Advanced for z/OS VUE. Most łączy się z menedżerem kolejek, pobiera komunikat z kolejki wejściowej/żądania, sprawdza, czy dane JSON jest poprawnie sformatowany, a następnie wysyła zapytanie lub aktualizację do łańcucha blokującego. Dane zwracane przez łańcuch blokowy są analizowane przez most i umieszczane w kolejce odpowiedzi, zgodnie z definicją w oryginalnym komunikacie żądania IBM MQ. Aplikacja użytkownika może nawiązać połączenie z menedżerem kolejek, pobrać komunikat odpowiedzi z kolejki odpowiedzi i użyć tych informacji.



Rysunek 98. IBM MQ Bridge to blockchain

Produkt IBM MQ Bridge to blockchain można skonfigurować w taki sposób, aby łączył się z siecią łańcuchów blokowych jako uczestnik lub węzeł sieci. Gdy most jest uruchomiony, aplikacja przesyłania komunikatów żąda mostu w celu kierowania podprogramami typu chaincode, które odpytywają lub aktualizują stan zasobu i zwracają wyniki jako odpowiedź do aplikacji przesyłania komunikatów.

Procedura

1. Utwórz i uruchom menedżer kolejek lub uruchom istniejący menedżer kolejek, który ma być używany z produktem IBM MQ Bridge to blockchain.

Utwórz menedżera kolejek:

```
crtmqm adv_qmgr_name
```

Uruchom menedżera kolejek:

```
strmqm adv_qmgr_name
```

2. Utwórz kolejki dla mostu, które są zdefiniowane w skrypcie **DefineQ.mqsc**.

Udostępniono przykładowe definicje kolejek mostu dla domyślnych nazwanych kolejek, które są używane dla:

- Referencje użytkownika, na przykład SYSTEM.BLOCKCHAIN.IDENTITY.QUEUE
- Wejście komunikatu do mostu, na przykład APPL1.BLOCKCHAIN.INPUT.QUEUE
- Odpowiedzi z łańcucha blokującego, na przykład APPL1.BLOCKCHAIN.REPLY.QUEUE

W katalogu /opt/mqm/mqbc/samp wydaj następującą komendę:

```
runmqsc adv_qmgr_name < ./DefineQ.mqsc
```

Różne aplikacje mogą używać tej samej kolejki wejściowej, ale można określić wiele kolejek odpowiedzi, po jednej dla każdej z aplikacji. Nie trzeba używać zdefiniowanych kolejek odpowiedzi. Aby używać kolejek dynamicznych do odpowiedzi, należy rozważyć ich konfigurację zabezpieczeń.

Wyniki

Użytkownik utworzył kolejki wymagane przez most w celu przetwarzania komunikatów z produktu IBM MQ i sieci blockchain.

Co dalej

Użyj IBM MQ Advanced lub IBM MQ Advanced for z/OS VUE, informacji o menedżerze kolejek i informacji autoryzacyjnych z sieci blockchain, aby utworzyć plik konfiguracyjny dla IBM MQ Bridge to blockchain.

V 9.1.0 Tworzenie pliku konfiguracyjnego dla IBM MQ Bridge to blockchain

Wprowadź swój menedżer kolejek i parametry sieci blockchain, aby utworzyć plik konfiguracyjny dla IBM MQ Bridge to blockchain, aby połączyć się z sieciami IBM MQ i IBM Blockchain.

Zanim rozpoczniesz

- Użytkownik utworzył i skonfigurował sieć blockchain.
- Masz plik referencji z sieci blockchain.
- Produkt IBM MQ Bridge to blockchain został zainstalowany w środowisku x86 Linux.
- Menedżer kolejek produktu IBM MQ Advanced został uruchomiony.

O tym zadaniu

To zadanie umożliwia wykonanie minimalnej konfiguracji potrzebnej do utworzenia pliku konfiguracyjnego IBM MQ Bridge to blockchain i pomyślnego nawiązania połączenia z sieciami IBM Blockchain i IBM MQ.

Za pomocą mostu można nawiązać połączenie z sieciami blockchain, które są oparte na produkcie Hyperledger Fabric 1.4 architecture. Aby korzystać z mostu, należy uzyskać informacje konfiguracyjne z sieci blockchain. Na każdym kroku w tym zadaniu można znaleźć przykładowe szczegóły konfiguracji oparte na dwóch różnych skonfigurowanych sieciach blockchain:

- Sieć Hyperledger Fabric, która działa w produkcie Docker. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [Pierwsze kroki z produktem Hyperledger Fabric, Pisanie pierwszej aplikacji "Przykładowy plik referencji sieciowych Hyperledger Fabric"](#) na stronie 840.
- Sieć Hyperledger Fabric, która działa w klastrze Kubernetes w produkcie IBM Cloud (formerly Bluemix). Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [Tworzenie środowiska testowego w chmurze w serwisie IBM Blockchain Platform](#).

Więcej informacji na temat znaczenia i opcji dla wszystkich parametrów IBM MQ Bridge to blockchain zawiera opis komendy `runmqbcb`. Należy wziąć pod uwagę własne wymagania dotyczące bezpieczeństwa i dostosować parametry odpowiednie do danego wdrożenia.

Procedura

1. Uruchom most, aby utworzyć plik konfiguracyjny.

Należy użyć parametrów z pliku referencji sieci blockchain oraz z menedżera kolejek produktu IBM MQ Advanced .

```
runmqbcb -o config_file_name.cfg
```

W poniższym przykładzie pokazano, że istniejące wartości są wyświetlane w nawiasach kwadratowych. Naciśnij klawisz Enter , aby zaakceptować istniejące wartości, naciśnij klawisz Space , a następnie Enter , aby wyczyścić wartości, a następnie wpisz w nawiasie, a następnie naciśnij klawisz Enter , aby dodać nowe wartości. Można oddzielić listy wartości (np. peers) przecinkami lub wprowadzając każdą wartość w nowym wierszu. Pusta linia kończy listę.

Uwaga: Nie można edytować istniejących wartości. Można je przechowywać, wymieniać lub czyścić.

2. Wprowadź wartości dla połączenia z menedżerem kolejek produktu IBM MQ Advanced .

Minimalne wartości, które są wymagane dla połączenia, to nazwa menedżera kolejek, nazwy danych wejściowych mostu i kolejek tożsamości, które zostały zdefiniowane. W przypadku połączeń ze zdalnymi menedżerami kolejek potrzebne są również produkty **MQ Channel** i **MQ Conname** (adres hosta i port, na którym jest uruchomiony menedżer kolejek). Aby użyć protokołu TLS w celu nawiązania połączenia z produktem IBM MQ w kroku "4" na stronie 839, należy użyć interfejsu JNDI lub tabeli definicji kanału klienta i odpowiednio określić opcje **MQ CCDT URL** lub **JNDI implementation class** i **JNDI provider URL** .

```
Connection to Queue Manager
-----
Queue Manager                : [adv_qmgr_name]
Bridge Input Queue           : [APPL1.BLOCKCHAIN.INPUT.QUEUE]
Bridge User Identity Queue   : [SYSTEM.BLOCKCHAIN.IDENTITY.QUEUE]
MQ Channel                   : []
MQ Conname                   : []
MQ CCDT URL                  : []
JNDI implementation class    :
    [com.sun.jndi.fscontext.RefFSContextFactory]
JNDI provider URL           : []
MQ Userid                    : []
MQ Password                  : []
```

3. 13. Wprowadź informacje autoryzacyjne serwera Hyperledger Fabric dla sieci.

Przykłady tego, czego należy się spodziewać, są przedstawione w następującym kodzie:

```
Fabric Server
-----
Network configuration file   : []connection-tls.json
Wallet                       : []
User Name                    : []User1
Certificate                  : []<path_to_user_certificate>
Private Key                  : []<path_to_private_key>/private_key.pem
Organisation                 : []Org1MSP
```

4. Wprowadź wartości w bazie certyfikatów dla połączeń TLS.

Jeśli nie masz żadnej wartości, pozostaw to pole puste.

```
Certificate stores for MQ TLS connections
-----
Personal keystore            : []
Keystore password            : []
Trusted store for signer certs : []
Trusted store password       : []
```

5. Wprowadź ścieżkę do pliku dziennika, w którym mają zostać zapisane dzienniki mostu.

```
Behaviour of bridge program
-----
Runtime logfile for copy of stdout/stderr : []bridgelog.log
```

Number of logfiles : [3]
Maximum size of each logfile (bytes) : [2097152]



Ostrzeżenie: Wcześniej szczegóły dotyczące węzłów sieci, zamówień i ośrodka certyfikacji zostały zapisane w tej konfiguracji mostu. Informacje te są jednak przechowywane w *pliku konfiguracyjnym sieci*, który jest połączony z konfiguracją w sekcji serwera Hyperledger Fabric .

Wyniki

Został utworzony plik konfiguracyjny używany przez produkt IBM MQ Bridge to blockchain do łączenia się z siecią produktu IBM Blockchain i do menedżera kolejek produktu IBM MQ Advanced .



Co dalej

Wykonaj kroki opisane w sekcji [“Uruchamianie procesora IBM MQ Bridge to blockchain”](#) na stronie 842.

V 9.1.4 Przykładowy plik referencji sieciowych Hyperledger Fabric

Zawartość pliku `.yaml` z lokalnie utworzonej lokalnie sieci blockchain Hyperledger Fabric działającej w produkcie Docker, której można użyć do skonfigurowania produktu IBM MQ Bridge to blockchain.

IBM MQ Bridge to blockchain jest dostępny do połączenia z:

-  IBM MQ Advancedlub
-  IBM MQ Advanced for z/OS VUE

tylko menedżery kolejek.

Po zakończeniu pracy z kursami [Pierwsze kroki z produktem Hyperledger Fabric](#) , zrozumiałym [Co dzieje się za kulisami](#) uruchomionym siecią za pomocą jednej z [przykładów produktuHyperledger Fabric](#), w folderze produktu `/blockchain/fabric-samples/basic-network` powinien być używany następujący plik konfiguracyjny.

Jeśli chcesz połączyć się z siecią blockchain, musisz użyć szczegółów konfiguracji z tego pliku, gdy jesteś [“Tworzenie pliku konfiguracyjnego dla IBM MQ Bridge to blockchain”](#) na stronie 838.

```
{
  "name": "basic-network",
  "version": "1.0.0",
  "client": {
    "organization": "Org1",
    "connection": {
      "timeout": {
        "peer": {
          "endorser": "300"
        }
      },
      "orderer": "300"
    }
  }
},
"channels": {
  "mychannel": {
    "orderers": [
      "orderer.example.com"
    ],
    "peers": {
      "peer0.org1.example.com": {
        "endorsingPeer": true,
        "chaincodeQuery": true,
        "ledgerQuery": true,
        "eventSource": true
      },
      "peer0.org2.example.com": {
        "endorsingPeer": true,
        "chaincodeQuery": false,
        "ledgerQuery": true,
        "eventSource": false
      }
    }
  }
}
```

```

    }
  },
  "organizations": {
    "Org1": {
      "mspid": "Org1MSP",
      "peers": [
        "peer0.org1.example.com"
      ],
      "certificateAuthorities": [
        "ca-org1"
      ],
      "adminPrivateKeyPEM": {
        "path": "$<path_to_private_key>/admin_private_key"
      },
      "signedCertPEM": {
        "path": "<path_to_org_signed_cert>/Admin@org1.example.com-cert.pem"
      }
    },
    "Org2": {
      "mspid": "Org2MSP",
      "peers": [
        "peer0.org2.example.com"
      ],
      "certificateAuthorities": [
        "ca-org2"
      ]
    }
  },
  "orderers": {
    "orderer.example.com": {
      "url": "grpc://localhost:7050",
      "mspid": "OrdererMSP",
      "grpcOptions": {
        "ssl-target-name-override": "orderer.example.com",
        "hostnameOverride": "orderer.example.com"
      },
      "tlsCACerts": {
        "path": "<path_to_orderer_cert>/ca.crt"
      },
      "adminPrivateKeyPEM": {
        "path": "<path_to_orderers_private_key>/<private_key>"
      },
      "signedCertPEM": {
        "path": "<path_to_orderer_signed_cert>/Admin@example.com-cert.pem"
      }
    }
  },
  "peers": {
    "peer0.org1.example.com": {
      "url": "grpc://localhost:7051",
      "grpcOptions": {
        "ssl-target-name-override": "peer0.org1.example.com",
        "hostnameOverride": "peer0.org1.example.com",
        "request-timeout": 120001
      },
      "tlsCACerts": {
        "path": "<path_to_peer_cert>/ca.crt"
      }
    },
    "peer0.org2.example.com": {
      "url": "grpc://localhost:9051",
      "grpcOptions": {
        "ssl-target-name-override": "peer0.org2.example.com",
        "hostnameOverride": "peer0.org2.example.com",
        "request-timeout": 120001
      },
      "tlsCACerts": {
        "path": "<path_to_peer_cert>/ca.crt"
      }
    }
  },
  "certificateAuthorities": {
    "ca-org1": {
      "url": "https://localhost:7054",
      "grpcOptions": {
        "verify": true
      },
      "tlsCACerts": {
        "path": "<path_to_ca_cert>/ca.org1.example.com-cert.pem"
      },
      "registrar": [
        {

```


Most przechodzi przez skonfigurowane połączenie i wyświetla komunikaty przetwarzania w trybie szczegółowym. Pełne dane wyjściowe są zapisywane w pliku dziennika.

Wyniki

Program IBM MQ Bridge to blockchain został uruchomiony i połączony z menedżerem kolejek i siecią łańcucha bloków przy użyciu serwera REST produktu Hyperledger Composer .

Co dalej

- Wykonaj kroki opisane w sekcji [“Uruchamianie przykładu klienta IBM MQ Bridge to blockchain” na stronie 846](#) , aby sformatować i wysłać zapytanie lub komunikat o aktualizacji do sieci łańcucha bloków.
- Użyj zmiennej `MQBCB_EXTRA_JAVA_OPTIONS` , aby przekazać właściwości maszyny JVM, na przykład aby włączyć śledzenie IBM MQ . Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [Śledzenie IBM MQ Bridge to blockchain](#).

Formaty komunikatów dla IBM MQ Bridge to blockchain przed IBM MQ 9.1.4

Informacje na temat formatowania komunikatów wysyłanych i odbieranych przez IBM MQ Bridge to blockchain.

LTS



Ostrzeżenie: Istniejący format dla formatów komunikatów jest przestarzały. Jeśli w systemie IBM MQ 9.1.4 jest używana sieć Hyperledger Fabric , należy użyć formatu komunikatów opisanych w sekcji [“Formaty komunikatów dla IBM MQ Bridge to blockchain z IBM MQ 9.1.4” na stronie 845](#).

Aplikacja żąda, aby produkt IBM MQ Bridge to blockchain napędza interfejs REST API zdefiniowany przez produkt Hyperledger Composer do działania na informacjach, które są przechowywane w łańcuchu bloków. Aplikacja wykonuje tę aplikację, umieszczając komunikat żądania w kolejce żądań mostu. Wyniki żądania REST są formatowane przez most w komunikacie odpowiedzi. Most używa informacji zawartych w polach **ReplyToQ** i **ReplyToQMgr** z deskryptora MQMD komunikatu żądania jako miejsca docelowego dla komunikatu odpowiedzi.

Komunikaty żądania i odpowiedzi są komunikatami tekstowymi (MQSTR) w formacie JSON.

Format komunikatu żądania

Komunikaty żądań zawierają trzy atrybuty:

metoda

Komenda REST używana do wywoływania interfejsu REST API produktu Hyperledger Composer , taka jak POST, DELETE lub GET.

ścieżka

Ścieżka do interfejsu REST API produktu Hyperledger Composer . Wartość ta jest dodawana do podstawowego adresu URL serwera. Ścieżka powinna rozpoczynać się od łańcucha "api/".

treść

Treść specyficzna dla metody. Jest to często struktura JSON.

W poniższym przykładzie użyto metody POST do ścieżki `api/Trader` w celu utworzenia nowego obiektu Trader. Treść określa klasę Traderów, zgodnie z definicją modelu Hyperledger Composer użytkownika, a także określa dodatkowe wartości wymagane do utworzenia nowego obiektu Trader w sieci blockchain.

```
{ "method": "POST",  
  "path": "api/Trader",  
  "body": {  
    "$class" : "org.example.trading",
```

```
"tradeId" : "Trader2",
"firstName": "Jane",
"lastName" : "Doe"
```

Format komunikatu odpowiedzi

Komunikaty odpowiedzi mają swój identyfikator korelacji ustawiony na identyfikator komunikatu dla komunikatu przychodzącego. Wszystkie właściwości zdefiniowane przez użytkownika są kopiowane z komunikatu żądania do komunikatu odpowiedzi. Identyfikator użytkownika w odpowiedzi jest ustawiany na identyfikator użytkownika nadawcy.

statusCode jest kodem statusu HTTP. Jeśli błąd pochodzi z produktu IBM MQ lub mostu, wówczas używany jest odpowiedni **statusCode**.

statusType to łańcuch *SUCCESS* lub *FAILURE*.

W przypadku pomyślnych żądań element **data** w komunikacie odpowiedzi zawiera odpowiedź z wywołanego interfejsu API REST produktu Hyperledger Composer.

Przykład pomyślnego przetwarzania:

```
{
  "statusCode": 200,
  "statusType": "SUCCESS",
  "data": [
    {
      "$class": "org.example.trading",
      "firstName": "John",
      "lastName": "Doe",
      "tradeId": "Trader1"
    },
    {
      "$class": "org.example.trading",
      "firstName": "Jane",
      "lastName": "Doe",
      "tradeId": "Trader2"
    }
  ]
}
```

Wszystkie odpowiedzi na błędy mają te same pola, niezależnie od tego, czy są generowane przez sam most, od wywołań do serwera REST Hyperledger Composer, łańcucha blokującego, czy też z wywołania kodu chaincode. Na przykład:

- Błędny komunikat wejściowy JSON

```
{
  "statusCode": 400,
  "statusType": "FAILURE",
  "message": "[AMQBC021E] Error: Cannot parse input message or there are missing fields in the message. Missing fields appear to be: 'method'."
}
```

- Żądanie, które nie zostało przetworzone przez serwer REST produktu Hyperledger Composer

```
{
  "statusCode": 500,
  "statusType": "FAILURE",
  "message": "Error trying to invoke business network. Error: No valid responses from any peers.\nResponse from attempted peer comms was an error: Error: chaincode error (status: 500, message: Error: Failed to add object with ID 'Trader1' as the object already exists)"
}
```

Aplikacje mogą określić, czy żądanie powiodło się, czy nie powiodło się, przeglądając łańcuch **statusType**, czy też z powodu istnienia pola danych. Jeśli podczas przetwarzania komunikatu

wejściowego wystąpi błąd, a most nie wysyła go do łańcucha blokującego, wartość zwrócona przez most jest wartością MQRC, zwykle **MQRC_FORMAT_ERROR**.

Linux V 9.1.4 **Formaty komunikatów dla IBM MQ Bridge to blockchain z IBM MQ 9.1.4**

Informacje na temat formatowania komunikatów wysyłanych i odbieranych przez IBM MQ Bridge to blockchain.

Aplikacja żąda, aby serwer IBM MQ Bridge to blockchain doprowadzał serwer Hyperledger Fabric do działania na informacjach, które są przechowywane w łańcuchu blokady. Aplikacja wykonuje tę aplikację, umieszczając komunikat żądania w kolejce żądań mostu. Wyniki żądania są formatowane przez most w komunikacie odpowiedzi. Most używa informacji zawartych w polach **ReplyToQ** i **ReplyToQMgr** z deskryptora MQMD komunikatu żądania jako miejsca docelowego dla komunikatu odpowiedzi.

Komunikaty żądania i odpowiedzi są komunikatami tekstowymi (MQSTR) w formacie JSON i zawierają cztery elementy.

Format komunikatu żądania

Komunikaty żądań zawierają następujące atrybuty:

Operacja

- łańcuch-bez rozróżniania wielkości liter
- submit dla aktualizacji lub evaluate dla zapytań

sieć

- łańcuch-czasami znany jako channel w Hyperledger Fabric

Contract (kontrakt)

- łańcuch-kontrakt inteligentny lub pakiet chaincode, który ma zostać wywołany

argumenty

- Tablica-zwykle łańcuchów, ale niektóre elementy mogą być zagnieżdżonymi obiektami JSON.
- Rzeczywiste argumenty do **contract**, w tym nazwa metody.

Na przykład:

```
{
  "operation" : "Evaluate",
  "network"   : "mychannel",
  "contract"  : "marbles0",
  "args"     : [ "readMarble" , "marble1" ]
}
```

Uwaga: Oprócz tego, czy te elementy istnieją, a komunikat ma poprawny format JSON, sprawdzanie poprawności treści nie jest wykonywane przez most. Most jest oparty na Hyperledger Fabric, aby przetworzyć żądanie lub zwrócić błędy.

Format komunikatu odpowiedzi

Komunikaty odpowiedzi mają swój identyfikator korelacji ustawiony na identyfikator komunikatu dla komunikatu przychodzącego. Wszystkie właściwości zdefiniowane przez użytkownika są kopiowane z komunikatu żądania do komunikatu odpowiedzi. Identyfikator użytkownika w odpowiedzi jest ustawiany na identyfikator użytkownika nadawcy.

statusCode jest kodem statusu HTTP. Jeśli błąd pochodzi z produktu IBM MQ lub mostu, wówczas używany jest odpowiedni **statusCode**.

statusType to łańcuch *SUCCESS* lub *FAILURE*.

W przypadku pomyślnych żądań element **data** w komunikacie odpowiedzi zawiera odpowiedź z wywołanego interfejsu API REST produktu Hyperledger Composer.

Przykład pomyślnego przetwarzania:

```
{
  "statusCode": 200,
  "statusType": "SUCCESS",
  "data": [
    {
      "$class": "org.example.trading",
      "firstName": "John",
      "lastName": "Doe",
      "tradeId": "Trader1"
    },
    {
      "$class": "org.example.trading",
      "firstName": "Jane",
      "lastName": "Doe",
      "tradeId": "Trader2"
    }
  ]
}
```

Wszystkie odpowiedzi na błędy mają te same pola, niezależnie od tego, czy są generowane przez sam most, od wywołań do serwera REST Hyperledger Composer, łańcucha blokującego, czy też z wywołania kodu chaincode. Na przykład:

- Błędny komunikat wejściowy JSON

```
{
  "statusCode": 400,
  "statusType": "FAILURE",
  "message": "[AMQBC021E] Error: Cannot parse input message or there are
  missing fields in the message. Missing fields appear to be: \"method\"."
}
```

- Żądanie, które nie zostało przetworzone przez serwer REST produktu Hyperledger Composer

```
{
  "statusCode": 500,
  "statusType": "FAILURE",
  "message": "Error trying to invoke business network. Error: No valid responses
  from any peers.\nResponse from attempted peer comms was an error: Error: chaincode
  error (status: 500, message: Error: Failed to add object with ID 'Trader1'
  as the object already exists)"
}
```

Aplikacje mogą określić, czy żądanie powiodło się, czy nie powiodło się, przeglądając łańcuch **statusType**, czy też z powodu istnienia pola danych. Jeśli podczas przetwarzania komunikatu wejściowego wystąpi błąd, a most nie wysyła go do łańcucha blokującego, wartość zwrócona przez most jest wartością MQRC, zwykle **MQRC_FORMAT_ERROR**.

Uruchamianie przykładu klienta IBM MQ Bridge to blockchain

Za pomocą przykładowego klienta JMS, który jest dostarczany z produktem IBM MQ Bridge to blockchain, można umieścić komunikat w kolejce wejściowej sprawdzanej przez most łańcucha bloków i wyświetlić odebraną odpowiedź. Ten przykład jest oparty na użyciu produktu IBM MQ Bridge to blockchain integrującego się z przykładem sieci Hyperledger Composer Trader.

Zanim rozpocznesz



Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [/trade_network](#).

Program IBM MQ Bridge to blockchain działa i jest połączony z menedżerem kolejek IBM MQ Advanced lub IBM MQ Advanced for z/OS VUE oraz siecią łańcucha bloków.

O tym zadaniu

Znajdź przykładową aplikację JMS (ComposerBCBSamp.java) w katalogu samp serwera IBM MQ Bridge to blockchain.

Na przykład: <MQ_INSTALL_ROOT>/mqbc/samp/ComposerBCBSamp.java, gdzie <MQ_INSTALL_ROOT> jest:

-  Katalog, w którym zainstalowano produkt IBM MQ
-  Katalog USS, w którym zainstalowano komponenty USS produktu IBM MQ
-

Procedura

1. Zmodyfikuj przykładowy plik źródłowy Java klienta.

Postępuj zgodnie z instrukcjami w przykładzie, aby skonfigurować go tak, aby był zgodny ze środowiskiem IBM MQ i siecią łańcucha bloków.

Następujący kod z przykładu definiuje trzy komunikaty żądań JSON, które mają zostać wysłane do mostu:

- Po pierwsze, aby usunąć istniejący 'commodity'
- Po drugie, aby utworzyć nowe 'commodity', 'owner' i powiązane wartości,
- Na koniec wyświetla nowe informacje o 'commodity' po dwóch poprzednich komunikatach żądań.

```
private static JSONObject[] createMessageBodies() {
    JSONObject[] msgs = new JSONObject[3]; // This method creates 3 messages
    JSONObject m, m2;
    String commodityName = "BC";

    // Clean out the commodity in case it's already there. If
    // it's not there, there will be an error returned from Composer.
    m = new JSONObject();
    m.put("method", "DELETE");
    m.put("path", "api/Commodity/" + commodityName);
    msgs[0] = m;

    // To add the item to the table, the
    // operation looks like this:
    //
    // { "method": "POST",
    //   "path": "api/Commodity",
    //   "body" : {
    //     "$class": "org.example.trading.Commodity",
    //     "tradingSymbol" : "BC",
    //     "description" : "BC",
    //     "mainExchange" : "HERE",
    //     "owner" : "Me",
    //     "quantity" : 100
    //   }
    // }
    // You can see this structure in the API Explorer
    m = new JSONObject();
    m.put("method", "POST");
    m.put("path", "api/Commodity");
    m2 = new JSONObject();
    m2.put("$class", " org.example.trading.Commodity");
    m2.put("tradingSymbol", commodityName);
    m2.put("description", "Blockchain Sample Description");
    m2.put("mainExchange", "My Exchange");
    m2.put("owner", "Me");
    m2.put("quantity", 100);
    m.put("body", m2);
    msgs[1] = m;

    // And list all items that have been created
    m = new JSONObject();
    m.put("method", "GET");
    m.put("path", "api/Commodity");
```

```

    msgs[2] = m;

    return msgs;
}

```

2. Skompiluj przykład.

Wskaż klasy klienta IBM MQ i plik JSON4J.jar, który jest dostarczany w katalogu mostu.

```

javac -cp <MQ_INSTALL_ROOT>/java/lib/*:<MQ_INSTALL_ROOT>/mqbc/prereqs/JSON4J.jar
ComposerBCClient.java

```

3. Uruchom skompilowaną klasę.

```

java -cp <MQ_INSTALL_ROOT>/java/lib/*:<MQ_INSTALL_ROOT>/mqbc/prereqs/JSON4J.jar:.
ComposerBCClient

```

```

Starting Simple MQ Blockchain Bridge Client
Starting the connection.
Sent message:
{"method":"DELETE","path":"/api/Commodity/BC"}
Response text:
{
  "statusCode": 204,
  "statusType": "SUCCESS",
  "message": "OK",
  "data": ""
}
SUCCESS
Sent message:
{"body":
{"$class":"org.example.trading.Commodity","owner":"Me","quantity":100,"description":"Blockcha
in Sample Description","mainExchange":"My
Exchange","tradingSymbol":"BC"},"operation":"POST","url":"/Commodity"}
Response text:
{
  "statusCode": 200,
  "statusType": "SUCCESS",
  "message": "OK",
  "data": {
    "$class": "org.example.trading.Commodity",
    "description": "Blockchain Sample Description",
    "mainExchange": "My Exchange",
    "owner": "Me",
    "quantity": 100,
    "tradingSymbol": "BC"
  }
}
SUCCESS
Sent message:
{"method":"GET","path":"/api/Commodity"}
Response text:
{
  "statusCode": 200,
  "statusType": "SUCCESS",
  "message": "OK",
  "data": [
    {
      "$class": "org.example.trading.Commodity",
      "description": "Blockchain Sample Description",
      "mainExchange": "My Exchange",
      "owner": "resource:org.example.trading.Trader#Me",
      "quantity": 100,
      "tradingSymbol": "BC"
    }
  ]
}
SUCCESS

```

Pole **message** zawiera "OK" dla pomyślnie przetworzonego komunikatu lub, w przypadku żądania zakończonego niepowodzeniem, informacje dotyczące przyczyny niepowodzenia.

Jeśli klient otrzyma błąd przekroczenia limitu czasu podczas oczekiwania na odpowiedź, sprawdź, czy most jest uruchomiony.

Bridge to blockchain

Produkt IBM MQ 9.1.2 wprowadza zmianę w sposobie śledzenia i rejestrowania pracy w produkcie IBM MQ Bridge to blockchain.

Zmiany wprowadzone w IBM MQ 9.1.0 IBM MQ Bridge to blockchain

Domyślnie nie ma żadnych zmian w zachowaniu z mostu IBM MQ 9.1.0, innych niż plik dziennika, który zaczyna się obracać. Więcej informacji zawiera temat [“Dzienniki rotacyjne”](#) na stronie 849.

Śledzenie i debugowanie interakcji

Flaga debugowania nadal działa jak poprzednio. Oznacza to, że `-d1` podaje informacje debugowania mostu, a `-d2` włącza rejestrowanie debugowania dla komponentów wymagań wstępnych. Jeśli jednak śledzenie IBM MQ zostało włączone po uruchomieniu mostu, funkcja raportowania na poziomie `-d2` jest włączana automatycznie.

Dzienniki rotacyjne

Domyślne zachowanie dla pliku dziennika powoduje, że pliki dziennika mają trzy pliki dziennika, każdy z nich ma wielkość 2 MB. Wartości te można przestąpić, korzystając z dodatkowych właściwości konfiguracyjnych. Istniejący atrybut konfiguracyjny lub parametr wiersza komend dla pliku dziennika jest przyjmowany jako podstawowa nazwa dla dzienników, z dodanym indeksem.

Jeśli skonfigurowany plik dziennika ma następującą wartość:

- Brak typu pliku, indeks jest dodawany na końcu nazwy pliku.

Ustawienie pliku dziennika na wartość `abc` powoduje, że wyniki w dziennikach będą nazywane `abc.0`, `abc.1` itd.

- Typ pliku, indeks jest wstawiany przed typem pliku.

Ustawienie pliku dziennika na wartość `abc.log` powoduje, że wyniki w dziennikach będą nazywane `abc.0.log`, `abc.1.log` itd.

Uwagi:

1. Ponieważ mosty mogą być uruchomione z dowolnym uprawnieniem użytkownika, nie jest możliwe wymuszenie dla dzienników określonego katalogu, na przykład `/var/mqm/qmgrs/<qm>/errors`.
2. Te same informacje nadal są zapisywane w strumieniach `stdout` i `stderr`.
3. Za każdym razem, gdy pojedynczy plik dziennika zostanie ponownie otwarty, podstawowe informacje o konfiguracji zostaną ponownie wydrukowane. Informacje te będą zawsze dostępne, zamiast być drukowane tylko raz na początku programu.

Konfigurowanie menedżerów kolejek w systemie z/OS

Poniższe instrukcje umożliwiają skonfigurowanie menedżerów kolejek w systemie IBM MQ for z/OS.

Zanim rozpoczniesz

Przed skonfigurowaniem produktu IBM MQ należy zapoznać się z pojęciami dotyczącymi produktu IBM MQ for z/OS w sekcji [IBM MQ for z/OS pojęć](#).

Informacje na temat planowania środowiska produktu IBM MQ for z/OS w sekcji [Planowanie środowiska IBM MQ w systemie z/OS](#).

O tym zadaniu

Po zainstalowaniu produktu IBM MQ należy wykonać kilka zadań, zanim będzie można udostępnić je użytkownikom.

Procedura

- Informacje na temat sposobu konfigurowania menedżerów kolejek w systemie IBM MQ for z/OS można znaleźć w następujących podtematach.

Pojęcia pokrewne

[IBM MQ for z/OS pojęcia](#)

Zadania pokrewne

[“Tworzenie menedżerów kolejek na wielu platformach” na stronie 7](#)

Zanim możliwe będzie użycie komunikatów i kolejek, należy utworzyć i uruchomić co najmniej jeden menedżer kolejek i powiązane z nim obiekty. Menedżer kolejek zarządza powiązaniem z nim zasobami, a w szczególności z kolejkami, do których jest on właścicielem. Udostępnia on usługi kolejkowania aplikacjom dla wywołań interfejsu MQI (Message queuing Interface) interfejsu i komend do tworzenia, modyfikowania, wyświetlania i usuwania obiektów produktu IBM MQ .

Zabezpieczanie

[“Konfigurowanie rozproszonego kolejkowania” na stronie 181](#)

Ta sekcja zawiera bardziej szczegółowe informacje na temat komunikacji między instalacjami produktu IBM MQ , w tym definicją kolejki, definicją kanału, wyzwalaniem i procedurami punktów synchronizacji.

[“Konfigurowanie połączeń między klientem i serwerem” na stronie 15](#)

Aby skonfigurować łącza komunikacyjne między programem IBM MQ MQI clients a serwerami, należy wybrać protokół komunikacyjny, zdefiniować połączenia na obu końcach łącza, uruchomić program nasłuchujący i zdefiniować kanały.

 [administrowanie IBM MQ for z/OS](#)

Planowanie

 [Wykonywanie komend](#)

Odsyłacze pokrewne

 [Programy narzędziowe serwera IBM MQ for z/OS](#)

Przygotowanie do dostosowywania menedżerów kolejek w systemie z/OS

Ten temat zawiera informacje na temat dostosowywania menedżerów kolejek ze szczegółowymi informacjami na temat opcji możliwych do zainstalowania, opcji języka narodowego oraz informacji na temat testowania i konfigurowania zabezpieczeń.

Przygotowanie do dostosowania

W katalogu programu znajduje się zawartość taśmy instalacyjnej IBM MQ , informacje o programie i poziomie usług dla programu IBM MQ , a także opis sposobu instalacji produktu IBM MQ for z/OS przy użyciu programu System Modification Program Extended (SMP/E). Informator o programie dla systemu IBM MQ for z/OS można pobrać z serwisu [Centrum publikacji IBM](#) (patrz sekcja [Pliki PDF z Informatora o programie IBM MQ for z/OS](#)).

Po zainstalowaniu produktu IBM MQ należy wykonać kilka zadań, zanim będzie można udostępnić je użytkownikom. Opis tych zadań można znaleźć w następujących sekcjach:

- [“konfigurowanie IBM MQ for z/OS” na stronie 855](#)
- [“Testowanie menedżera kolejek w systemie z/OS” na stronie 922](#)
- [Konfigurowanie zabezpieczeń w systemie z/OS](#)

Jeśli przeprowadzana jest migracja z poprzedniej wersji produktu IBM MQ for z/OS, nie ma potrzeby wykonywania większości zadań dostosowywania. Więcej informacji na temat czynności, które należy wykonać, zawiera sekcja [Obsługiwanie i migrowanie](#).

Funkcje instalowalne produktu IBM MQ for z/OS

Produkt IBM MQ for z/OS składa się z następujących funkcji:

Base

Jest to wymagane; obejmuje wszystkie główne funkcje, w tym:

- Administrowanie i programy narzędziowe
- Obsługa aplikacji typu CICS, IMSi typów zadań wsadowych przy użyciu interfejsu programistycznego aplikacji IBM MQ lub języka C++
- Rozproszona funkcja kolejowania (obsługująca zarówno komunikację TCP/IP, jak i komunikację APPC)

Cechy języka narodowego

Zawierają one komunikaty o błędach i panele we wszystkich obsługiwanych językach narodowych. Z każdym językiem jest powiązany z nim list języków. Języki i litery są następujące:

C

chiński uproszczony

E

U.S. angielski (mieszany przypadek)

F

francuski

K

japoński

U

U.S. Angielski (wielkie litery)

Należy zainstalować opcję US English (mieszany przypadek). Można również zainstalować jeden lub więcej innych języków. (Proces instalacji dla innych języków wymaga zainstalowania języka angielskiego (USA), nawet jeśli nie będzie używany angielski (przypadek mieszany).)

Komponenty usług systemowych Unix IBM MQ for z/OS

Ta opcja jest opcjonalna. Wybierz tę opcję, jeśli chcesz zbudować i uruchomić aplikacje produktu Java, które korzystają z Java Message Service (JMS) w celu nawiązania połączenia z produktem IBM MQ for z/OS, lub jeśli chcesz zbudować i uruchomić aplikacje HTTP, które używają protokołu HTTP do łączenia się z produktem IBM MQ for z/OS.

V 9.1.0 Komponenty WWW usług systemowych Unix IBM MQ for z/OS

Ta opcja jest opcjonalna.

Wybierz tę opcję, jeśli chcesz użyć IBM MQ Console, lub REST API.

Aby zainstalować ten składnik, należy zainstalować składnik IBM MQ for z/OS Unix System Services Components.

Biblioteki, które istnieją po instalacji

Produkt IBM MQ jest dostarczany z wieloma oddzielnymi bibliotekami ładowania. W programie [Tabela 53](#) na stronie 851 wyświetlane są biblioteki, które mogą istnieć po zainstalowaniu produktu IBM MQ.

<i>Tabela 53. Biblioteki produktu IBM MQ, które istnieją po instalacji</i>	
Nazwa	Opis
thlqual.SCSQANLC	Zawiera moduły ładowania dla uproszczonej chińskiej wersji produktu IBM MQ.

<i>Tabela 53. Biblioteki produktu IBM MQ , które istnieją po instalacji (kontynuacja)</i>	
Nazwa	Opis
thlqual.SCSQANLE	Zawiera moduły ładowalne dla systemu U.S. Wersja angielska (mieszana) w wersji IBM MQ.
thlqual.SCSQANLF	Zawiera moduły ładowania dla francuskiej wersji produktu IBM MQ.
thlqual.SCSQANLK	Zawiera moduły ładowania dla wersji japońskiej produktu IBM MQ.
thlqual.SCSQANLU	Zawiera moduły ładowalne dla systemu U.S. Angielska (wielka) wersja programu IBM MQ.
thlqual.SCSQASMS	Zawiera źródło przykładowych programów asemblera.
thlqual.SCSQAUTH	Główne repozytorium dla wszystkich modułów ładowania produktu IBM MQ ; zawiera on także domyślny moduł parametrów, CSQZPARM. Ta biblioteka musi być autoryzowana przez APF, a w formacie PDS-E.
thlqual.SCSQCICS	Zawiera dodatkowe moduły ładowania, które muszą zostać dołączone do konkatenacji DFHRPL produktu CICS . Ta biblioteka musi być autoryzowana przez APF, a w formacie PDS-E.
thlqual.SCSQCLST	Zawiera programy CLISTs używane przez programy przykładowe.
thlqual.SCSQCOBC	Zawiera struktury copybook języka COBOL, w tym struktury copybook wymagane dla przykładowych programów.
thlqual.SCSQCOBS	Zawiera kod źródłowy programów przykładowych języka COBOL.
thlqual.SCSQCPPS	Zawiera źródłowe programy przykładowe dla języka C + +.
thlqual.SCSQC37S	Zawiera źródłowe programy w języku C.
thlqual.SCSQC370	Zawiera nagłówki C, w tym nagłówki wymagane dla przykładowych programów.
thlqual.SCSQDEFS	Zawiera definicje poboczne dla języków C++ i Db2 DBRM dla kolejowania współużytkowanego.
thlqual.SCSQEXEC	Zawiera pliki wykonywalne REXX, które mają być zawarte w konkatenacji SYEXEC lub SYSPROC, jeśli używane są panele kontrolne i panele kontrolne produktu IBM MQ .
thlqual.SCSQHPPS	Zawiera pliki nagłówkowe dla języka C + +.
thlqual.SCSQINST	Zawiera JCL dla zadań instalacyjnych.
thlqual.SCSQLINK	Biblioteka wczesnych kodów. Zawiera moduły ładowania ładowane podczas ładowania programu początkowego (IPL) systemu. Biblioteka musi być autoryzowana przez APF.
thlqual.SCSQLOAD	Załaduj bibliotekę. Zawiera moduły ładowalne dla kodu innego niż APF, wyjścia użytkownika, programy narzędziowe, przykłady, programy do weryfikacji instalacji i kody pośredniczące adaptera. Biblioteka nie musi być autoryzowana przez APF i nie musi znajdować się na liście odsyłaczy. Ta biblioteka musi być w formacie PDS-E.
thlqual.SCSQMACS	Zawiera makra asemblera, w tym makra: przykładowe makra, makra produktów i makra parametrów systemowych.

Tabela 53. Biblioteki produktu IBM MQ , które istnieją po instalacji (kontynuacja)

Nazwa	Opis
thlqual.SCSQMAPS	Zawiera zestawy map CICS używane przez programy przykładowe.
thlqual.SCSQMSGC	Zawiera komunikaty ISPF, które mają zostać dołączone do konkatenacji ISPMLIB, jeśli używana jest funkcja języka chińskiego uproszczonego dla operacji IBM MQ i paneli sterujących.
thlqual.SCSQMSGE	Zawiera komunikaty ISPF, które mają być zawarte w konkatenacji ISPMLIB, jeśli używany jest U.S. Funkcja języka angielskiego (mieszana) dla operacji IBM MQ i paneli sterujących.
thlqual.SCSQMSGF	Zawiera komunikaty ISPF, które mają być zawarte w konkatenacji ISPMLIB, jeśli używana jest funkcja języka francuskiego dla paneli sterujących i paneli sterujących produktu IBM MQ .
thlqual.SCSQMSGK	Zawiera komunikaty ISPF, które mają być zawarte w konkatenacji ISPMLIB, jeśli używana jest funkcja języka japońskiego dla operacji IBM MQ i paneli sterujących.
thlqual.SCSQMSGU	Zawiera komunikaty ISPF, które mają być zawarte w konkatenacji ISPMLIB, jeśli używany jest U.S. Funkcja języka angielskiego (wielka) dla operacji IBM MQ i paneli sterujących.
thlqual.SCSQMVR1	Zawiera moduły ładowalne dla kolejkowania rozproszonego. Ta biblioteka musi być autoryzowana przez APF, a w formacie PDS-E.
thlqual.SCSQPLIC	Zawiera pliki włączanych języka PL/I.
thlqual.SCSQPLIS	Zawiera źródło przykładowych programów w języku PL/I.
thlqual.SCSQPMLA	Zawiera panele IPCS dla formatera rzutu, które mają zostać uwzględnione w konkatenacji ISPPLIB. Zawiera również panele dla przykładowych programów IBM MQ .
thlqual.SCSQPMLC	Zawiera panele ISPF, które mają zostać uwzględnione w konkatenacji ISPPLIB, jeśli używana jest funkcja języka chińskiego uproszczonego dla operacji IBM MQ i paneli sterujących.
thlqual.SCSQPMLD	Zawiera panele ISPF, które mają być zawarte w konkatenacji ISPPLIB, jeśli używana jest U.S. Funkcja języka angielskiego (mieszana) dla operacji IBM MQ i paneli sterujących.
thlqual.SCSQPMLF	Zawiera panele ISPF, które mają być zawarte w konkatenacji ISPPLIB, jeśli używana jest funkcja języka francuskiego dla paneli sterujących i paneli sterujących produktu IBM MQ .
thlqual.SCSQPMLK	Zawiera panele ISPF, które mają być zawarte w konkatenacji ISPPLIB, jeśli używana jest funkcja języka japońskiego dla paneli sterujących i paneli sterujących produktu IBM MQ .
thlqual.SCSQPMLU	Zawiera panele ISPF, które mają być zawarte w konkatenacji ISPPLIB, jeśli używana jest U.S. Funkcja języka angielskiego (wielka) dla operacji IBM MQ i paneli sterujących.
thlqual.SCSQPROC	Zawiera przykładowe JCL i domyślne zestawy danych inicjowania systemu.

<i>Tabela 53. Biblioteki produktu IBM MQ , które istnieją po instalacji (kontynuacja)</i>	
Nazwa	Opis
thlqual.SCSQSNLC	Zawiera moduły ładowalne dla uproszczonych wersji chińskich modułów produktu IBM MQ , które są wymagane dla funkcji specjalnego przeznaczenia (na przykład wczesny kod).
thlqual.SCSQSNLE	Zawiera moduły ładowalne dla systemu U.S. Wersje angielskich (małe i małe litery) modułów produktu IBM MQ , które są wymagane dla funkcji specjalnego przeznaczenia (na przykład wczesny kod).
thlqual.SCSQSNLF	Zawiera moduły ładowalne dla francuskich wersji modułów produktu IBM MQ , które są wymagane dla funkcji specjalnego przeznaczenia (na przykład wczesny kod).
thlqual.SCSQSNLK	Zawiera moduły ładowalne dla japońskich wersji modułów produktu IBM MQ , które są wymagane dla funkcji specjalnego przeznaczenia (na przykład wczesny kod).
thlqual.SCSQSNLU	Zawiera moduły ładowalne dla systemu U.S. Wersje angielskich (wielkich) wersji modułów produktu IBM MQ , które są wymagane dla funkcji specjalnego przeznaczenia (na przykład wczesny kod).
thlqual.SCSQTBLC	Zawiera tabele ISPF, które mają być zawarte w konkatenacji ISPTLIB, jeśli używana jest funkcja języka chińskiego uproszczonego dla operacji IBM MQ i paneli sterujących.
thlqual.SCSQTBLE	Zawiera tabele ISPF, które mają być zawarte w konkatenacji ISPTLIB, jeśli używany jest system U.S. Funkcja języka angielskiego (mieszana) dla operacji IBM MQ i paneli sterujących.
thlqual.SCSQTBLF	Zawiera tabele ISPF, które mają być zawarte w konkatenacji ISPTLIB, jeśli używana jest funkcja języka francuskiego dla operacji IBM MQ i paneli sterujących.
thlqual.SCSQTBLK	Zawiera tabele ISPF, które mają być zawarte w konkatenacji ISPTLIB, jeśli używana jest funkcja języka japońskiego dla operacji IBM MQ i paneli sterujących.
thlqual.SCSQTBLU	Zawiera tabele ISPF, które mają być zawarte w konkatenacji ISPTLIB, jeśli używany jest system U.S. Funkcja języka angielskiego (wielka) dla operacji IBM MQ i paneli sterujących.

Uwaga: Nie należy modyfikować ani dostosowywać żadnej z tych bibliotek. Jeśli chcesz wprowadzić zmiany, skopiuj biblioteki i dokonaj zmian w kopiach.

Pojęcia pokrewne

IBM MQ for z/OS [pojęcia](#)

[“Używanie produktu IBM MQ z produktem IMS” na stronie 962](#)

Adapter IBM MQ -IMS oraz most IBM MQ - IMS to dwa komponenty, które umożliwiają IBM MQ interakcję z produktem IMS.

[“Używanie produktu IBM MQ z produktem CICS” na stronie 970](#)

Aby używać produktu IBM MQ z produktem CICS, należy skonfigurować adapter IBM MQ CICS oraz opcjonalnie komponenty produktu IBM MQ CICS bridge .

[“Korzystanie z wyjść OTMA w programie IMS” na stronie 973](#)

Ten temat zawiera informacje dotyczące używania wyjść programu IMS Open Transaction Manager Access z produktem IBM MQ for z/OS.

Zadania pokrewne

“Konfigurowanie komunikacji z innymi menedżerami kolejek w systemie z/OS” na stronie 931

W tej sekcji opisano przygotowania produktu IBM MQ for z/OS , które należy wykonać przed rozpoczęciem korzystania z kolejkowania rozproszonego.

administrowanie IBM MQ for z/OS

Odsyłacze pokrewne

“Aktualizowanie i stosowanie usługi do środowiska językowego lub usług wywoływalnych produktu z/OS” na stronie 971

Działania, które należy podjąć, różnią się w zależności od tego, czy używany jest program CALLLIBS czy LINK, a także czy wersja SMP/E.

konfigurowanie IBM MQ for z/OS

Ten temat zawiera podręcznik krok po kroku w celu dostosowania systemu IBM MQ for z/OS .

Najlepszym sposobem skonfigurowania menedżera kolejek jest wykonanie następujących kroków w podanej kolejności:

1. Skonfiguruj podstawowy menedżer kolejek.
2. Skonfiguruj inicjator kanału, który wykonuje menedżera kolejek w komunikacji menedżera kolejek oraz komunikację zdalnego klienta aplikacji.
3. Jeśli chcesz zaszyfrować lub chronić komunikaty, skonfiguruj produkt Advanced Message Security for z/OS.
4. Jeśli chcesz używać programu IBM MQ do przesyłania plików, skonfiguruj produkt Managed File Transfer for z/OS.
5. Aby użyć funkcji administracyjnej lub przesyłania komunikatów produktu REST API lub produktu MQ Console do zarządzania produktem IBM MQ z poziomu przeglądarki WWW, należy skonfigurować serwer mqweb.

W tym temacie opisano poszczególne etapy konfigurowania produktu IBM MQ po pomyślnym zainstalowaniu produktu. Proces instalacji jest opisany w Katalogu Programu. Informator o programie dla systemu IBM MQ for z/OS można pobrać z serwisu [Centrum publikacji IBM](#) (patrz sekcja [Pliki PDF z Informatora o programie IBM MQ for z/OS](#)).

Przykłady są dostarczane wraz z produktem IBM MQ w celu uzyskania pomocy w dostosowaniu. Przykładowe elementy zestawu danych mają nazwy rozpoczynające się od czterech znaków CSQ4 i znajdują się w bibliotece thlqual.SCSQPROC.

Przed wykonaniem zadań dostosowania opisanych w tym temacie należy rozważyć szereg opcji konfiguracyjnych, które należy wziąć pod uwagę, ponieważ wpływają one na wymagania dotyczące wydajności i zasobów produktu IBM MQ for z/OS. Na przykład, należy zdecydować, które biblioteki globalizacji mają być używane.

Aby zautomatyzować niektóre kroki dostosowywania, należy zapoznać się z [“Korzystanie z produktu IBM z/OSMF do automatyzacji IBM MQ” na stronie 977](#).

Opcje konfiguracyjne

Więcej informacji o tych opcjach zawiera sekcja [Planowanie w systemie z/OS](#).

Opis każdego zadania w tej sekcji wskazuje, czy:

- Zadanie jest częścią procesu konfigurowania produktu IBM MQ. Oznacza to, że zadanie jest wykonywane jednorazowo podczas dostosowywania produktu IBM MQ w systemie z/OS . (W równoległym sysplexie należy wykonać zadanie dla każdego systemu z/OS w systemie sysplex i upewnić się, że każdy system z/OS jest skonfigurowany identycznie.)
- Zadanie jest częścią dodawania menedżera kolejek. Oznacza to, że zadanie jest wykonywane raz dla każdego menedżera kolejek przy dodawaniu tego menedżera kolejek.

Żadne z zadań nie wymaga wykonania IPL systemu z/OS , jeśli używane są komendy służące do zmiany różnych parametrów systemu z/OS oraz do wykonywania “Zaktualizuj SYS1.PARMLIB , elementy” na stronie 870 zgodnie z sugestiami.

Aby uprościć operacje i ułatwić określanie problemu, należy upewnić się, że wszystkie systemy z/OS w syspleksie są skonfigurowane w taki sam sposób, aby menedżery kolejek mogły być szybko tworzone w dowolnym systemie w sytuacji awaryjnej.

Aby ułatwić konserwację, należy rozważyć definiowanie aliasów w celu odwołania się do bibliotek produktu IBM MQ . Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja Korzystanie z aliasu w celu odwołania się do biblioteki produktu IBM MQ.

Pojęcia pokrewne

IBM MQ for z/OS pojęcia

“Używanie produktu IBM MQ z produktem IMS” na stronie 962

Adapter IBM MQ -IMS oraz most IBM MQ - IMS to dwa komponenty, które umożliwiają IBM MQ interakcję z produktem IMS.

“Używanie produktu IBM MQ z produktem CICS” na stronie 970

Aby używać produktu IBM MQ z produktem CICS, należy skonfigurować adapter IBM MQ CICS oraz opcjonalnie komponenty produktu IBM MQ CICS bridge .

“Korzystanie z wyjść OTMA w programie IMS” na stronie 973

Ten temat zawiera informacje dotyczące używania wyjść programu IMS Open Transaction Manager Access z produktem IBM MQ for z/OS.

Zadania pokrewne

“Konfigurowanie komunikacji z innymi menedżerami kolejek w systemie z/OS” na stronie 931

W tej sekcji opisano przygotowania produktu IBM MQ for z/OS , które należy wykonać przed rozpoczęciem korzystania z kolejowania rozproszonego.

administrowanie IBM MQ for z/OS

Odsyłacze pokrewne

“Aktualizowanie i stosowanie usługi do środowiska językowego lub usług wywoływalnych produktu z/OS” na stronie 971

Działania, które należy podjąć, różnią się w zależności od tego, czy używany jest program CALLLIBS czy LINK, a także czy wersja SMP/E.

Informacje pokrewne

Katalog programu dla IBM MQ for z/OS

z/OS Konfigurowanie systemu z/OS dla produktu IBM MQ

Poniższe tematy zawierają krok po kroku wskazówki dotyczące dostosowywania systemu IBM MQ for z/OS .

z/OS Identyfikowanie parametrów systemu z/OS

Niektóre zadania wiążą się z aktualizacją parametrów systemowych z/OS . Należy wiedzieć, które z nich zostały określone podczas IPL systemu.

- *To zadanie należy wykonać raz dla każdego systemu z/OS , w którym ma zostać uruchomiony program IBM MQ.*
- *W przypadku migracji z poprzedniej wersji może być konieczne wykonanie tego zadania.*

SYS1.PARMLIB(IEASYSpp) zawiera listę parametrów, które wskazują na inne elementy systemu SYS1.PARMLIB (gdzie pp reprezentuje listę parametrów systemowych z/OS , która została użyta do wykonania IPL systemu).

Pozycje, które należy znaleźć, to:

W systemie “Autoryzacja APF dla bibliotek ładowania systemu IBM MQ” na stronie 857:

PROG=xx lub APF=aa wskazują na listę autoryzowanych bibliotek autoryzowanego programu (Authorized Program Facility-APF) (member PROGxx lub IEFAPFaa)

W systemie “Zaktualizuj listę odsyłaczy z/OS i LPA” na stronie 858:

LNK=kk wskazuje na listę dowiązań (element LNKLSTkk) LPA=mm wskazuje na listę LPA (podzbiór LPALSTmm)

W systemie “Aktualizowanie tabeli właściwości programu z/OS” na stronie 862:

SCH=xx wskazuje na tabelę właściwości programu (PPT) (element SCHEDxx)

W systemie “Zdefiniuj podsystem IBM MQ do z/OS” na stronie 863:

SSN=ss wskazuje na zdefiniowaną listę podsystemów (podzbiór IEFSSNss)

z/OS Autoryzacja APF dla bibliotek ładowania systemu IBM MQ

APF-autoryzuj różne biblioteki. Niektóre moduły ładowalne mogą już być autoryzowane.

- *To zadanie należy wykonać raz dla każdego systemu z/OS , w którym ma zostać uruchomiony program IBM MQ.*
 - *Jeśli używane są grupy współużytkowania kolejek, należy upewnić się, że ustawienia dla produktu IBM MQ są identyczne w każdym systemie z/OS w syspleksie.*
 - *W przypadku migracji z poprzedniej wersji może być konieczne wykonanie tego zadania.*
 - *Korzystanie z funkcji wyszukiwania biblioteki (LLA):*
 - *Niektóre użycie produktu IBM MQ może spowodować, że duże wejścia/wyjścia (IO) będą ładować moduły z bibliotek. Te operacje we/wy można zredukować przy użyciu narzędzia LLA systemu operacyjnego.*
 - *To wysokie we/wy może wystąpić podczas:*
 - *Aplikacje z wysoką szybkością MQCONN/MQDISC, na przykład w procedurze składowanej WLM.*
 - *Ładowanie wyjść kanału. Jeśli użytkownik ma kanały, które uruchamiają i zatrzymują się często, i korzystają z wyjść kanału.*
 - *podzbiór CSVLLAxx w SYS1.PARMLIB określa konfigurację LLA. Umieszczenie nazwy biblioteki w instrukcji LIBRARIES oznacza, że kopia programu zawsze będzie pobierana z VLF (Virtual Lookaside Facility), a więc zwykle nie będzie wymagała operacji we/wy podczas intensywnego użycia.*
- Włączenie w instrukcji FREEZE oznacza, że nie ma we/wy, aby uzyskać odpowiednie katalogi konkatencji instrukcji DD (może to być częstsze operacje we/wy niż samo ładowanie programu).*
- Użyj komendy systemu operacyjnego " F LLA, REFRESH " po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian w którejkolwiek z tych bibliotek.*

Biblioteki ładowania systemu IBM MQ thlqual.SCSQAUTH i thlqual.SCSQLINK muszą być autoryzowane przez APF. Należy również autoryzować biblioteki APF dla funkcji języka narodowego (thlqual.SCSQANLx i thlqual.SCSQSNLx) oraz dla funkcji kolejkowania rozproszonego (thlqual.SCSQMVR1). Jeśli używany jest produkt Advanced Message Security , należy również autoryzować bibliotekę APF w bibliotece thlqual.SDRQAUTH.

Jednak wszystkie moduły ładowalne w LPA są automatycznie autoryzowane przez APF. Wszystkie elementy listy odsyłaczy są więc następujące, jeśli SYS1.PARMLIB podzbiór IEASYSpp zawiera instrukcję:

```
LNKAUTH=LNKLST
```

LNKAUTH=LNKLST jest wartością domyślną, jeśli parametr LNKAUTH nie został określony.

W zależności od tego, co użytkownik wybierze do umieszczenia na liście LPA lub linklist (patrz “Zaktualizuj listę odsyłaczy z/OS i LPA” na stronie 858), może nie być konieczne umieszczenie bibliotek na liście odsyłaczy APF.

Uwaga: Należy autoryzować APF wszystkie biblioteki, które zostały dołączone do biblioteki STEPLIB produktu IBM MQ . W przypadku umieszczenia biblioteki, która nie jest autoryzowana przez APF w bibliotece STEPLIB, konkatenacja całej biblioteki traci autoryzację APF.

Listy APF znajdują się w bazie danych SYS1.PARMLIB , element PROGxx lub IEAAPFaa. Listy zawierają nazwy bibliotek produktu z/OS autoryzowanych przez APF. Kolejność pozycji na listach nie jest znacząca. Więcej informacji na temat list APF zawiera podręcznik [Informacje dodatkowe dotyczące inicjowania i strojenia produktu z/OS MVS](#) .

Więcej informacji na temat strojenia systemu zawiera sekcja [SupportPac MP16](#) .

Jeśli użytkownik korzysta z elementów PROGxx w formacie dynamicznym, musi wydać tylko komendę z/OS SETPROG APF , ADD , DSNAMES=h1q .SCSQ XXXX , VOLUME= YYYYYY , aby zmiany zostały zastosowane: gdzie XXXX zmienia się w zależności od nazwy biblioteki, a YYYYYY jest woluminem. W przeciwnym razie, jeśli używany jest format statyczny lub elementy IEAAPFaa, należy wykonać IPL w systemie.

Należy pamiętać, że należy użyć rzeczywistej nazwy biblioteki na liście APF. Jeśli zostanie podjęta próba użycia aliasu zestawu danych dla biblioteki, autoryzacja nie powiedzie się.

Pojęcia pokrewne

“Zaktualizuj listę odsyłaczy z/OS i LPA” na stronie 858

Aktualizacja bibliotek LPA przy użyciu nowej wersji bibliotek wczesnych kodów. Inny kod może wejść na listę linków lub na LPA.

“Przygotowanie do dostosowywania menedżerów kolejek w systemie z/OS” na stronie 850

Ten temat zawiera informacje na temat dostosowywania menedżerów kolejek ze szczegółowymi informacjami na temat opcji możliwych do zainstalowania, opcji języka narodowego oraz informacji na temat testowania i konfigurowania zabezpieczeń.

Zaktualizuj listę odsyłaczy z/OS i LPA

Aktualizacja bibliotek LPA przy użyciu nowej wersji bibliotek wczesnych kodów. Inny kod może wejść na listę linków lub na LPA.

- To zadanie należy wykonać raz dla każdego systemu z/OS , w którym ma zostać uruchomiony program IBM MQ.
- Jeśli używane są grupy współużytkowania kolejek, przed migracją wszystkich menedżerów kolejek do produktu IBM MQ 9.1.0 należy odświeżyć wcześniejszy kod w każdym menedżerze kolejek w QSG na poziomie IBM MQ 9.1.0 .

Zainstaluj najnowszy kod wczesny na każdej partycji LPAR, a następnie odśwież menedżery kolejek po raz pierwszy w pewnym momencie przed migracją. Nie jest konieczne migrowanie wszystkich menedżerów kolejek w tym samym czasie.

- Wykonanie tego zadania może być konieczne w przypadku migracji z poprzedniej wersji. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera katalog programu. Informator o programie dla systemu IBM MQ for z/OS można pobrać z serwisu [Centrum publikacji IBM](#) (patrz sekcja [Pliki PDF z Informatora o programie IBM MQ for z/OS](#)).

Uwaga: Zestaw danych dla LPA jest specyficzny dla wersji. Jeśli korzystasz z istniejącego systemu LPA w systemie, skontaktuj się z administratorem systemu, aby zdecydować, który system LPA ma zostać użyty.

Wcześniejszy kod

Niektóre moduły ładowania systemu IBM MQ muszą zostać dodane do produktu MVS for IBM MQ , aby mogły działać jako podsystem. Moduły te są znane jako Early code i mogą być wykonywane nawet wtedy, gdy menedżer kolejek nie jest aktywny. Na przykład, gdy komenda operatora jest wydawana na konsoli z przedrostkiem komendy IBM MQ , ten kod wczesnego kodu będzie kontrolował i sprawdzał, czy konieczne jest uruchomienie menedżera kolejek, czy przekazanie żądania do działającego menedżera kolejek. Ten kod jest ładowany do obszaru LPA (Link Pack Area). Istnieje jeden zestaw modułów Early, które są używane dla wszystkich menedżerów kolejek, a te muszą być na najwyższym poziomie produktu

IBM MQ. Wcześniejszy kod z wyższej wersji produktu IBM MQ będzie działał z menedżerem kolejek przy użyciu niższej wersji produktu IBM MQ, ale nie będzie działać odwrotnie.

Wcześniejszy kod składa się z następujących modułów ładowania:

- CSQ3INI i CSQ3EPX w bibliotece thqual.SCSQLINK
- CSQ3ECMX w bibliotece thqual.SCSQSNL x, gdzie x jest literą języka:
 - thqual.SCSQSNLE, dla przypadku mieszanego w języku angielskim (Stany Zjednoczone)
 - thqual.SCSQSNLU, dla angielskich wielkich liter
 - thqual.SCSQSNLK, dla języka japońskiego
 - thqual.SCSQSNLF, dla języka francuskiego
 - thqual.SCSQSNLC, dla języka chińskiego

Produkt IBM MQ zawiera modyfikację użytkownika, która przenosi zawartość biblioteki thqual.SCSQSNL i do pliku thqual.SCSQLINK i informuje SMP/E. Ta modyfikacja użytkownika ma nazwę CSQ8UERL i jest opisana w *katalogu programu dla produktu IBM MQ for z/OS*, w przypadku produktu Long Term Support lub Continuous Delivery. Informator o programie dla systemu IBM MQ for z/OS można pobrać z serwisu Centrum publikacji IBM (patrz sekcja [Pliki PDF z Informatora o programie IBM MQ for z/OS](#)).

Po zaktualizowaniu wczesnego kodu w bibliotekach LPA, jest on dostępny z następnego IPL programu z/OS (z opcją CLPA) do wszystkich podsystemów menedżera kolejek dodanych podczas IPL z definicji elementów IEFSSNss w systemie SYS1.PARMLIB.

Można go udostępnić natychmiast bez IPL dla żadnego nowego podsystemu menedżera kolejek, który został dodany później (zgodnie z opisem w sekcji ["Zdefiniuj podsystem IBM MQ do z/OS"](#) na stronie 863) poprzez dodanie go do LPA w następujący sposób:

- Jeśli komenda CSQ8UERL nie została użyta, wydaj następujące komendy: z/OS :

```
SETPROG LPA,ADD,MODNAME=(CSQ3INI,CSQ3EPX),DSNAME=thqual.SCSQLINK
SETPROG LPA,ADD,MODNAME=(CSQ3ECMX),DSNAME=thqual.SCSQSNL x
```

- Jeśli korzystasz z komendy CSQ8UERL, można załadować wcześniejszy kod do obszaru LPA przy użyciu następującej komendy z/OS :

```
SETPROG LPA,ADD,MASK=*,DSNAME=thqual.SCSQLINK
```

- Jeśli używany jest produkt Advanced Message Security, należy również wydać następującą komendę z/OS, aby włączyć dodatkowy moduł w obszarze LPA:

```
SETPROG LPA,ADD,MODNAME=(CSQ0DRTM),DSNAME=thqual.SCSQLINK
```

Jeśli użytkownik zastosował konserwację lub zamierza zrestartować menedżer kolejek z późniejszą wersją lub wydaniem produktu IBM MQ, wcześniejszy kod może zostać udostępniony istniejącym menedżerom kolejek przy użyciu następujących kroków. Menedżery kolejek, które nie wykonują tych kroków, będą nadal używać wersji wczesnego kodu, który już jest używany. Nie jest konieczne wykonanie tych kroków dla wszystkich menedżerów kolejek na partycji LPAR, chyba że użytkownik próbuje zastosować konserwację do wszystkich menedżerów kolejek lub zaktualizować je do nowszej wersji lub wydania produktu IBM MQ.

1. Dodaj je do LPA za pomocą komend z/OS SETPROG zgodnie z wcześniejszym opisem w tym temacie.
2. Zatrzymaj menedżer kolejek za pomocą komendy IBM MQ STOP QMGR.
3. Upewnij się, że komenda qmgr.REFRESH.QMGR został skonfigurowany. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [Komendy MQSC, profile i ich poziomy dostępu](#).
4. Odśwież wcześniejszy kod menedżera kolejek, używając komendy IBM MQ REFRESH QMGR TYPE (EARLY).
5. Zrestartuj menedżer kolejek, używając komendy IBM MQ START QMGR.

Komendy IBM MQ STOP QMGR, REFRESH QMGR i START QMGR są opisane w sekcji [Komendy MQSC](#).

Inny kod

Wszystkie moduły ładowalne dostarczone przez produkt IBM MQ w następujących bibliotekach są reoperowane i mogą być umieszczone w obszarze LPA:

- SCSQAUTH
- SCSQANL x, gdzie x oznacza literę języka
- SCSQMVR1

Ważne: Jeśli jednak biblioteki zostaną umieszczone w obszarze LPA, za każdym razem, gdy zostaną zastosowane czynności konserwacyjne, konieczne jest ręczne skopiowanie wszystkich zmienionych modułów do obszaru LPA. Z tego powodu zaleca się umieszczenie bibliotek ładowania systemu IBM MQ na liście odsyłaczy, które można zaktualizować po konserwacji, wydając komendę z/OS REFRESH LLA.

Jest to szczególnie zalecane w przypadku SCSQAUTH, dzięki czemu nie trzeba go uwzględniać w kilku STEPLIBach. Tylko jedna biblioteka językowa, SCSQANL x powinna być umieszczona na liście LPA lub na liście odsyłaczy. Biblioteki list dowiązań są określone w elemencie LNKLSTkk systemu SYS1.PARMLIB.

Rozproszony mechanizm kolejkowania i program CICS bridge (ale nie sam menedżer kolejek) muszą mieć dostęp do biblioteki wykonawczej SCEERUN środowiska językowego LE (Language Environment). Jeśli korzystasz z jednego z tych urządzeń, musisz włączyć SCEERUN na liście odsyłaczy.

Niektóre moduły są ładowane w menedżerze kolejek, które są uruchamiane w ECSA. W środowiskach z ograniczeniem ECSA możliwe jest umieszczenie tych modułów w LPA. Więcej informacji można znaleźć w sekcji [“Umieszczanie modułów globalnych IBM MQ w obszarze LPA”](#) na stronie 860.

Ważne: Aby skorzystać z tej funkcji w programie IBM MQ 9.1, należy zastosować poprawkę APAR PH52358.

Pojęcia pokrewne

[“Aktualizowanie tabeli właściwości programu z/OS”](#) na stronie 862

Niektóre dodatkowe pozycje PPT są wymagane dla menedżera kolejek produktu IBM MQ.

Umieszczanie modułów globalnych IBM MQ w obszarze LPA

Po uruchomieniu menedżera kolejek systemu IBM MQ for z/OS ładuje on część swoich modułów ładowania (modułów globalnych) do rozszerzonego obszaru wspólnych usług (ECSA). W momencie zamknięcia menedżera kolejek usługa ECSA jest zwalniana.

Ważne: Aby użyć tego narzędzia w systemie IBM MQ 9.1, należy zastosować poprawkę APAR PH52358.

Istnieje 19 modułów globalnych, które w produkcie IBM MQ 9.1 zużywają około 1.2 MB ECSA na każdy uruchomiony menedżer kolejek. W środowiskach, w których działa wiele menedżerów kolejek na partycję LPAR i które wymagają zmniejszenia wykorzystania ECSA z powodu ograniczeń ECSA lub dużych ograniczeń prywatnych, można umieścić moduły globalne w obszarze LPA.

Uwaga: Chociaż CSQ7GPLM jest modułem globalnym, nie należy go dodawać do obszaru LPA.

Jeśli menedżer kolejek nie może znaleźć modułu globalnego w bibliotece STEPLIB i wykryje, że moduł znajduje się w obszarze LPA, używa on bezpośrednio kopii LPA zamiast ładowania kopii modułu do systemu ECSA. Alternatywnie, jeśli kod menedżerów kolejek jest zwykle ładowany z listy odsyłaczy, wszystkie moduły globalne w obszarze LPA są ładowane zamiast dowolnych modułów globalnych na liście odsyłaczy.

Funkcja śledzenia wspólnej pamięci masowej systemu z/OS (patrz sekcja [Korzystanie ze wspólnej funkcji śledzenia pamięci masowej](#)) śledzi pamięć masową w przestrzeni adresowej MSTR każdego menedżera kolejek dla każdego menedżera kolejek i może być używana do wykrywania ilości miejsca używanego przez moduły globalne.

Domyślnie moduły globalne znajdują się w bibliotece dynamicznej SCSQAUTH. Jeśli przestrzeń adresowa MSTR menedżera kolejek znajduje SCSQAUTH za pośrednictwem konkatenacji STEPLIB, moduły globalne są używane w preferencjach do dowolnego elementu LPA i są ładowane do usługi ECSA.

Moduły globalne to:

CSQ0GPLM, CSQ3AMGP, CSQ3SSGP, CSQ9PREP,
CSQ9SCNB, CSQGGPLM, CSQMCGLM, CSQMGPLM, CSQRGLM1,
CSQSLD1, CSQVGEPL, CSQVSRX, CSQWDL2, CSQWDL3,
CSQWVZSA, CSQWZDGO, CSQWVZPS, CSQWVGTM, CSQZTDDM

Uwagi:

- Nazwy modułów globalnych dla IBM MQ pozostają stałe w różnych wersjach produktu IBM MQ . Dlatego jeśli moduły globalne są ładowane do obszaru LPA, powinny pochodzić z pojedynczej wersji produktu IBM MQ i powinny być używane tylko przez menedżery kolejek działające w tej samej wersji produktu IBM MQ .
- Jeśli na tej samej partycji LPAR działa wiele wersji systemu IBM MQ , tylko jeden z nich może mieć w danym momencie swoje moduły globalne w obszarze LPA.

Jeśli w instalacji produktu IBM MQ , w której do obszaru LPA załadowano moduły globalne, zastosowano poprawki serwisowe, które aktualizują moduły globalne, należy ponownie wykonać procedurę opisaną w poniższym tekście.

Procedura

Aby umieścić moduły globalne z wersji IBM MQ w obszarze LPA, wykonaj następujące kroki:

1. Utwórz kopię biblioteki dynamicznej `th1qua1.SCSQAUTH` i jej zawartości, na przykład: `th1qua1.LOCAL.SCSQAUTH`. Upewnij się, że ta biblioteka ładowania jest chroniona przed dostępem bez uprawnień przy użyciu zewnętrznego menedżera zabezpieczeń (ESM).
2. Autoryzuj bibliotekę ładowania `th1qua1.LOCAL.SCSQAUTH` przez APF; patrz sekcja [“Autoryzacja APF dla bibliotek ładowania systemu IBM MQ”](#) na stronie 857.
3. Utwórz nową bibliotekę ładowania `systemu th1qua1.GLOBAL.SCSQAUTH` z takimi samymi atrybutami jak `th1qua1.LOCAL.SCSQAUTH`.

Uwaga: Ta biblioteka ładowania nie musi być autoryzowana przez APF. Upewnij się, że ta biblioteka ładowania jest chroniona przed dostępem bez uprawnień przy użyciu menedżera ESM.

4. Skopiuj 19 modułów globalnych z katalogu `th1qua1.LOCAL.SCSQAUTH` do katalogu `th1qua1.GLOBAL.SCSQAUTH`.
5. Usuń 19 modułów globalnych z produktu `th1qua1.LOCAL.SCSQAUTH`.
6. Umieść 19 modułów globalnych z produktu `th1qua1.GLOBAL.SCSQAUTH` w obszarze LPA, używając jednej z następujących opcji:
 - a. Dodawanie `th1qua1.GLOBAL.SCSQAUTH` do elementu `LPA` systemu `SYS1.PARMLIB`. Następnie należy wykonać IPL systemu z opcją `CLPA`, aby upewnić się, że zawartość biblioteki została załadowana do `PLPA`.
 - b. Dynamiczne dodawanie modułów do obszaru LPA przy użyciu następującej komendy:

```
SETPROG  
LPA,ADD,MODNAME=(CSQ0GPLM,CSQ3AMGP,CSQ3SSGP,CSQ9PREP,CSQ9SCNB,CSQGGPLM,  
CSQMCGLM,CSQMGPLM,CSQRGLM1,CSQSLD1,CSQVGEPL,CSQVSRX,CSQWDL2,CSQWDL3,  
CSQWVZSA,CSQWZDGO,CSQWVZPS,CSQWVGTM,CSQZTDDM),DSNAME= th1qua1.GLOBAL.SCSQAUTH
```

Uwaga: `LPA` to preferowana długoterminowa metoda umieszczania modułów w obszarze LPA.

7. Sprawdź, czy moduły znajdują się w obszarze LPA, wydając następującą komendę:

```
D PROG,LPA,MODNAME=CSQMCGLM
```

Dane wyjściowe komendy powinny wskazywać punkty wejścia i ładowania modułu, jeśli został on pomyślnie załadowany do obszaru LPA.

Dla każdego menedżera kolejek, który ma używać modułów globalnych z obszaru LPA, należy wykonać następujące czynności, jeśli:

1. `thlqua1.SCSQAUTH` na liście odsyłaaczy po prostu zatrzymaj i uruchom menedżer kolejek. Moduły globalne są ładowane z obszaru LPA, a moduły lokalne z listy odsyłaaczy.
2. `thlqua1.SCSQAUTH` w sekcji `MSTR JCL STEPLIB` zmień kod `JCL` tak, aby biblioteka `STEPLIB` używała wartości `thlqua1.LOCAL.SCSQAUTH` zamiast wartości `thlqua1.SCSQAUTH`. Zatrzymaj i uruchom menedżer kolejek. Moduły globalne są ładowane z obszaru LPA, a moduły lokalne z obszaru `STEPLIB`.

Zadania `JCL CHIN` i `AMSM` mogą nadal używać aplikacji `thlqua1.SCSQAUTH`, podobnie jak wszystkie aplikacje `IBM MQ`.

Aby przywrócić menedżer kolejek w celu załadowania modułów globalnych do `ECSA`, wykonaj następujące kroki:

1. Zatrzymaj menedżery kolejek
2. Usuń moduły globalne z obszaru LPA podczas następnego IPL, usuwając definicje `LPALSTxx` lub używając następującej komendy:

```
SETPROG LPA,DELETE,MODNAME=(xxx) FORCE=YES
```

3. Jeśli w bibliotece `STEPLIB` menedżera kolejek znajduje się wartość `thlqua1.LOCAL.SCSQAUTH`, należy ją zastąpić wartością `thlqua1.SCSQAUTH`.
4. Zrestartuj menedżery kolejek.

Pojęcia pokrewne

“Zaktualizuj listę odsyłaaczy z/OS i LPA” na stronie 858

Aktualizacja bibliotek LPA przy użyciu nowej wersji bibliotek wczesnych kodów. Inny kod może wejść na listę linków lub na LPA.

Aktualizowanie tabeli właściwości programu z/OS

Niektóre dodatkowe pozycje PPT są wymagane dla menedżera kolejek produktu `IBM MQ`.

- To zadanie należy wykonać raz dla każdego systemu z/OS, w którym ma zostać uruchomiony program `IBM MQ`.
- Jeśli używane są grupy współużytkowania kolejek, należy upewnić się, że ustawienia dla produktu `IBM MQ` są identyczne w każdym systemie z/OS w syspleksie.
- Nie ma potrzeby wykonywania tego zadania podczas migrowania z poprzedniej wersji.
- Należy wykonać część `CSQ0DSRV` tego zadania, gdy wymagane jest `Advanced Message Security`.

Przykład zawierający wszystkie wymagane pozycje PPT znajduje się w pliku `thlqua1.SCSQPROC(CSQ4SCHED)`. Upewnij się, że wymagane wpisy są dodawane do PPT, które można znaleźć w `SYS1.PARMLIB(SCHEDxx)`.

W wersji z/OS 1.12 i nowszych, `CSQYASCP` jest już zdefiniowany w systemie operacyjnym z atrybutami szczegółowymi i nie musi już być dołączany do elementu `SCHEDxx` biblioteki `PARMLIB`.

Menedżer kolejek produktu `IBM MQ` kontroluje zamiana samego siebie. Jeśli jednak intensywnie załadowana sieć i czas odpowiedzi produktu `IBM MQ` ma newralgiczne znaczenie, może okazać się korzystne, aby inicjator kanału `IBM MQ` nie mógł być wymieniaalny, dodając pozycję `CSQXJST PPT`, co może mieć wpływ na wydajność pozostałej części systemu z/OS.

Jeśli wymagane jest `Advanced Message Security`, dodaj pozycję PPT `CSQ0DSRV`.

Wprowadź komendę z/OS **SET SCH=xx**, gdzie `xx` jest przyrostkiem elementu `SCHEDxx` biblioteki `PARMLIB`, aby zmiany te zostały uwzględnione.

Pojęcia pokrewne

“Zdefiniuj podsystem `IBM MQ` do z/OS” na stronie 863

Zaktualizuj tabelę nazw podsystemów i zdecyduj się na konwencję dla łańcuchów przedrostka komendy.

z/OS Konfigurowanie menedżera kolejek i inicjatora kanału

Poniższe tematy zawierają krok po kroku wskazówki dotyczące konfigurowania menedżera kolejek i inicjatora kanału.

z/OS Zdefiniuj podsystem IBM MQ do z/OS

Zaktualizuj tabelę nazw podsystemów i zdecyduj się na konwencję dla łańcuchów przedrostka komendy.

Powtórz tę czynność dla każdego menedżera kolejek produktu IBM MQ . Nie ma potrzeby wykonywania tego zadania podczas migrowania z poprzedniej wersji.

Pojęcia pokrewne

“Tworzenie procedur dla menedżera kolejek produktu IBM MQ” na stronie 867

Każdy podsystem IBM MQ wymaga procedury katalogowanej w celu uruchomienia menedżera kolejek. Istnieje możliwość utworzenia własnej lub użycia biblioteki procedur dostarczonej z produktem IBM.

z/OS Aktualizowanie tabeli nazw podsystemów

Podczas definiowania podsystemu IBM MQ należy dodać pozycję do tabeli nazw podsystemów.

Tabela nazw podsystemów z/OS, która jest początkowo pobierana z systemu SYS1.PARMLIB podzbiór IEFSSNss, zawiera definicje formalnie zdefiniowanych podsystemów z/OS . Aby zdefiniować każdy podsystem IBM MQ , należy dodać wpis do tej tabeli, zmieniając element IEFSSNss na SYS1.PARMLIBlub, najlepiej, za pomocą komendy z/OS SETSSI.

Inicjowanie podsystemu IBM MQ obsługuje przetwarzanie równoległe, dlatego instrukcje definicji podsystemu IBM MQ mogą być dodawane zarówno powyżej, jak i poniżej słowa kluczowego BEGINPARALLEL w tabeli IEFSSNss dostępnej w wersji z/OS V1.12 i nowszych.

Jeśli używana jest komenda SETSSI, zmiana zostanie wykonana natychmiast i nie ma potrzeby wykonywania IPL systemu. Upewnij się, że jest aktualizowany SYS1.PARMLIB , podobnie jak opisano w sekcji “Zaktualizuj SYS1.PARMLIB , elementy” na stronie 870 , dzięki czemu zmiany pozostają w mocy po kolejnych IPL.

Komenda SETSSI do dynamicznego definiowania podsystemu IBM MQ jest następująca:

```
SETSSI ADD,S=ssid,I=CSQ3INI,P='CSQ3EPX,cpf,scope'
```

Odpowiednie informacje w IEFSSNss można określić na jeden z dwóch sposobów:

- Parametr w parametrze słowa kluczowego w definicji podsystemu IBM MQ w IEFSSNss. Jest to metoda zalecana.

```
SUBSYS SUBNAME(ssid) INITRTN(CSQ3INI) INITPARM('CSQ3EPX,cpf,scope')
```

- Postać parametru pozycyjnego w definicji podsystemu IBM MQ .

```
ssid,CSQ3INI,'CSQ3EPX,cpf,scope'
```

Nie należy mieszać dwóch formularzy w jednym elemencie IEFSSNss. Jeśli wymagane są różne formularze, należy użyć oddzielnego elementu IEFSSNss dla każdego typu, dodając operand SSN nowego elementu do grupy IEASYSpp SYS1.PARMLIB . Aby określić więcej niż jeden numer SSN, należy użyć SSN = (aa, bb, ...) w IEASYSpp.

W przykładach:

ssid

Identyfikator podsystemu. Może mieć długość do czterech znaków. Wszystkie znaki muszą być alfanumeryczne (wielkie litery od A do Z, cyfry od 0 do 9), muszą zaczynać się od litery. Menedżer kolejek będzie miał taką samą nazwę, jak nazwa podsystemu, dlatego można używać tylko znaków dozwolonych dla nazw podsystemów z/OS i nazw obiektów IBM MQ.

cpf

Łańcuch przedrostka komendy (patrz [“Definiowanie łańcuchów przedrostka komendy \(CPFy\)”](#) na stronie 864, aby uzyskać informacje na temat CPF).

scope

Zasięg systemu, używany w przypadku pracy w systemie sysplex z/OS (informacje o zasięgu systemu znajdują się w sekcji [“CPF w środowisku sysplex”](#) na stronie 866).

Rysunek 99 na stronie 864 przedstawia kilka przykładów instrukcji IEFSSNss.

```
CSQ1,CSQ3INI,'CSQ3EPX,+mqs1cpf,S'  
CSQ2,CSQ3INI,'CSQ3EPX,+mqs2cpf,S'  
CSQ3,CSQ3INI,'CSQ3EPX,++,S'
```

Rysunek 99. Przykładowe instrukcje IEFSSNss dla definiowania podsystemów

Uwaga: Po utworzeniu obiektów w podsystemie nie można zmienić nazwy podsystemu ani używać zestawów stron z jednego podsystemu w innym podsystemie. Aby wykonać jedną z tych czynności, należy usunąć wszystkie obiekty i komunikaty z jednego podsystemu, a następnie przeładować je w inny.

Tabela 54 na stronie 864 zawiera wiele przykładów przedstawiających powiązania nazw podsystemów i łańcuchów przedrostków komend (CPF), zgodnie z definicją podaną w instrukcjach w programie [Rysunek 99](#) na stronie 864.

Tabela 54. Nazwa podsystemu do powiązań CPF

IBM MQ Nazwa podsystemu	CPF
CSQ1	+mqs1cpf
CSQ2	+mqs2cpf
CSQ3	++

Uwaga: Funkcje ACTIVATE i DEACTIVATE komendy SETSSI komendy z/OS nie są obsługiwane przez produkt IBM MQ.

Aby sprawdzić status zmian, wprowadź następującą komendę w pliku SDSF: /D SSI, L. Zostaną wyświetlone nowe podsystemy o statusie AKTYWNE.

Definiowanie łańcuchów przedrostka komendy (CPFy)

Każda instancja podsystemu IBM MQ może mieć przedrostek komendy w celu zidentyfikowania tego podsystemu.

Należy przyjąć ogólnounijną konwencję dla CPF wszystkich podsystemów, aby uniknąć konfliktów. Należy stosować się do następujących wytycznych:

- Zdefiniuj wartość CPF jako łańcuch o długości do ośmiu znaków.
- Nie należy używać funkcji CPF, która jest już używana przez jakikolwiek inny podsystem, i unikaj używania znaku Backspace JES zdefiniowanego w systemie jako pierwszego znaku łańcucha.
- Zdefiniuj CPF, używając znaków z zestawu poprawnych znaków, które znajdują się na liście [Tabela 56](#) na stronie 865.
- Nie należy używać CPF, który jest skrótem dla już zdefiniowanego procesu lub który może być mylony ze składnią komend. Na przykład komenda CPF, taka jak ' D' konflikty z komendami z/OS, takimi jak

DISPLAY. Aby uniknąć tego działania, należy użyć jednego ze znaków specjalnych (patrz [Tabela 56](#) na stronie 865) jako pierwszy lub jedyny znak w łańcuchu CPF.

- Nie definiuj CPF, który jest podzbiorem lub nadzbiorem istniejącego CPF. Przykład zawiera sekcja [Tabela 55](#) na stronie 865.

<i>Tabela 55. Przykład podzbioru CPF i reguł nadzbiania</i>		
Nazwa podsystemu	Zdefiniowana przez CPF	Komendy skierowane do
MQA	!A	MQA
MQB	!B	MQB
MQC1	!C1	MQC1
MQC2	!C2	MQC2
MQB1	!B1	MQB

Komendy przeznaczone dla podsystemu MQB1 (za pomocą CPF!B1) są kierowane do podsystemu MQB, ponieważ jest to podsystem CPF dla tego podsystemu.B, podzbiór!B1. Na przykład, jeśli wprowadzono komendę:

```
!B1 START QMGR
```

podsystem MQB otrzymuje komendę:

```
1 START QMGR
```

(co w tym przypadku nie może się z tym poradzić).

Można sprawdzić, które prefiksy istnieją, wydając komendę DISPLAY OPDATA produktu z/OS .

Jeśli użytkownik pracuje w sysplexie, program z/OS diagnozuje konflikty tego typu w momencie rejestracji CPF (informacje o rejestracji CPF zawiera sekcja [“CPF w środowisku sysplex”](#) na stronie 866).

W programie [Tabela 56](#) na stronie 865 wyświetlane są znaki, których można użyć podczas definiowania łańcuchów CPF:

<i>Tabela 56. Poprawny zestaw znaków dla łańcuchów CPF</i>	
Zestaw znaków	Spis treści
Litery	Wielkie litery od A do Z, małe litery od a do z
Liczbowy	Od 0 do 9
Krajowe (patrz uwaga)	@ \$# (znaki, które mogą być reprezentowane jako wartości szesnastkowe)
Specjalne	. □ () * & + - = ¢ < ! ; % _ ? : >

Uwaga:

System rozpoznaje następujące szesnastkowe reprezentacje znaków narodowych: @ jako X'7C', \$jako X'5B', a # jako X'7B'. W krajach innych niż U.S., U.S. znaki narodowe reprezentowane w klawiaturach końcowych mogą generować inną reprezentację szesnastkową i powodować błąd. Na przykład w niektórych krajach znak \$może wygenerować znak X'4A'.

Średnik (;) jest poprawny jako CPF, ale w większości systemów, ten znak jest ogranicznikiem komendy.

W tym temacie opisano sposób korzystania z procesorów CPF w zasięgu systemu sysplex.

W przypadku użycia w środowisku sysplex program IBM MQ rejestruje swoje pliki CPF, aby umożliwić wprowadzenie komendy z dowolnej konsoli w syspleksie i skierowanie tej komendy do odpowiedniego systemu w celu wykonania. Odpowiedzi komend są zwracane do konsoli źródłowej.

Definiowanie zasięgu dla operacji sysplex

Zasięg jest używany do określenia typu rejestracji CPF wykonywanego przez podsystem IBM MQ podczas uruchamiania produktu IBM MQ w środowisku sysplex.

Możliwe wartości zasięgu są następujące:

M

Zasięg systemu.

CPF jest zarejestrowany w systemie z/OS w czasie IPL systemu przez program IBM MQ i pozostaje zarejestrowany przez cały czas aktywności systemu z/OS .

Komendy IBM MQ muszą być wprowadzane na konsoli podłączonej do obrazu z/OS , na którym działa podsystem docelowy, lub komendy ROUTE, aby skierować komendę do tego obrazu.

Tej opcji należy użyć, jeśli nie jest ona uruchomiona w syspleksie.

S

Uruchomiono zasięg Sysplex.

CPF jest zarejestrowany w produkcie z/OS , gdy podsystem IBM MQ jest uruchomiony i pozostaje aktywny do momentu zakończenia działania podsystemu IBM MQ .

Należy użyć komend ROUTE, aby skierować pierwotną komendę START QMGR do systemu docelowego, ale wszystkie dalsze komendy IBM MQ mogą być wprowadzane na dowolnej konsoli podłączonej do syspleksu i są automatycznie kierowane do systemu docelowego.

Po zakończeniu programu IBM MQ należy użyć komend ROUTE, aby kierować kolejne komendy START do docelowego podsystemu IBM MQ .

X

Zasięg IPL Sysplex.

CPF jest zarejestrowany w systemie z/OS w czasie IPL systemu przez program IBM MQ i pozostaje zarejestrowany przez cały czas aktywności systemu z/OS .

Komendy produktu IBM MQ mogą być wprowadzane na dowolnej konsoli połączonej z syspleksem i są kierowane do obrazu, który jest automatycznie wykonywany przez system docelowy.

Podsystem IBM MQ z CPF z zasięgiem S może być zdefiniowany na jednym lub kilku obrazach z/OS w syspleksie, dzięki czemu obrazy te mogą współużytkować pojedynczą tabelę nazw podsystemów. Należy jednak upewnić się, że początkowa komenda START została wydana (lub jest kierowana do) obrazu z/OS , na którym ma być uruchomiony podsystem IBM MQ . W przypadku użycia tej opcji można zatrzymać podsystem IBM MQ i zrestartować go na innym obrazie z/OS w syspleksie bez konieczności zmiany tabeli nazw podsystemów lub wykonania IPL systemu z/OS .

Podsystem IBM MQ o wartości CPF z zasięgiem X może być zdefiniowany tylko na jednym obrazie z/OS w obrębie syspleksu. W przypadku użycia tej opcji należy zdefiniować unikalną tabelę nazw podsystemów dla każdego obrazu z/OS wymagającego podsystemów IBM MQ z CPF o zasięgu X.

Aby automatycznie zrestartować menedżery kolejek w różnych obrazach produktu z/OS przy użyciu menedżera automatycznego restartu serwera z/OS (ARM), każdy menedżer kolejek musi być zdefiniowany w każdym obrazie produktu z/OS , w którym ten menedżer kolejek może zostać zrestartowany. Każdy menedżer kolejek musi być zdefiniowany z unikalną 4-znakową nazwą podsystemu o zasięgu CPF dla każdego menedżera kolejek.

Tworzenie procedur dla menedżera kolejek produktu IBM MQ

Każdy podsystem IBM MQ wymaga procedury katalogowanej w celu uruchomienia menedżera kolejek. Istnieje możliwość utworzenia własnej lub użycia biblioteki procedur dostarczonej z produktem IBM.

- Powtórz tę czynność dla każdego menedżera kolejek produktu IBM MQ .
- W przypadku migracji z poprzedniej wersji może być konieczne zmodyfikowanie procedury katalogowanej.

Dla każdego podsystemu IBM MQ zdefiniowanego w tabeli nazw podsystemów należy utworzyć procedurę wpisaną do katalogu w bibliotece procedur na potrzeby uruchamiania menedżera kolejek. Biblioteka procedur dostarczana z produktem IBM nosi nazwę SYS1.PROCLIB, ale instalacja może być używana przez własną konwencję nazewnictwa.

Nazwa procedury uruchomionej zadania menedżera kolejek jest tworzona przez konkatencję nazwy podsystemu ze znakami MSTR. Na przykład podsystem CSQ1 ma nazwę procedury CSQ1MSTR. Dla każdego zdefiniowanego podsystemu potrzebna jest jedna procedura.

Należy dołączyć bibliotekę zawierającą komunikaty w wybranym języku:

- thlqual.SCSQS NLE, dla przypadku mieszanego w języku angielskim (Stany Zjednoczone)
- thlqual.SCSQS NLU, dla angielskich wielkich liter
- thlqual.SCSQS NLK, dla języka japońskiego
- thlqual.SCSQS NLF, dla języka francuskiego
- thlqual.SCSQS NLC, dla języka chińskiego

Wiele przykładów i instrukcji w tej dokumentacji produktu zakłada, że istnieje podsystem o nazwie CSQ1. Przykłady te mogą być łatwiejsze w użyciu, jeśli podsystem o nazwie CSQ1 jest początkowo tworzony na potrzeby weryfikacji instalacji i testowania.

W pliku thlqual.SCSQPROC znajdują się dwie przykładowe uruchomione procedury zadań. Element CSQ4MSTR korzysta z jednego zestawu stron dla każdej klasy komunikatu, element CSQ4MSRR korzysta z wielu zestawów stron dla głównych klas komunikatów. Należy skopiować jedną z tych procedur do elementu xxxxMSTR (gdzie xxxx jest nazwą podsystemu IBM MQ) w systemie SYS1.PROCLIB lub, jeśli nie jest używany system SYS1.PROCLIB, biblioteka procedur. Należy skopiować procedurę przykładową do podzbioru w bibliotece procedur dla każdego zdefiniowanego podsystemu IBM MQ .

Po skopiowaniu członków, można dostosować je do wymagań każdego podsystemu, korzystając z instrukcji w podzbiórce. Informacje na temat określania limitów pamięci masowej używanej przez menedżer kolejek znajdują się w temacie [Sugerowane wielkości regionów](#). W JCL można również użyć parametrów symbolicznych, aby umożliwić modyfikowanie procedury podczas jej uruchamiania. Jeśli istnieje kilka podsystemów IBM MQ , korzystne może być użycie grup JCL uwzględniających wspólne części procedury w celu uproszczenia konserwacji w przyszłości.

Jeśli używane są grupy współużytkowania kolejek, konkatencja STEPLIB musi zawierać nazwę SDSNLOAD biblioteki docelowej środowiska wykonawczego produktu Db2 , która musi być autoryzowana przez APF. Ta biblioteka jest wymagana tylko w konkatencji STEPLIB, jeśli nie jest dostępna za pośrednictwem listy odsyłaczy lub LPA.

Jeśli używany jest produkt Advanced Message Security , konkatencja STEPLIB musi zawierać wartość *thlqual.SDRQAUTH* i musi być autoryzowana przez APF.

Uwaga: Można zanotować nazwy zestawu danych programu startowego (BSDS), dzienniki i zestawy stron do użycia w JCL, a następnie zdefiniować te zestawy w późniejszym kroku procesu.

Pojęcia pokrewne

[“Utwórz procedury dla inicjatora kanału” na stronie 868](#)

Dla każdego podsystemu IBM MQ , należy dostosować kopię pliku CSQ4CHIN. W zależności od tego, jakie inne produkty są używane, może być konieczne umożliwienie dostępu do innych zestawów danych.

Utwórz procedury dla inicjatora kanału

Dla każdego podsystemu IBM MQ , należy dostosować kopię pliku CSQ4CHIN. W zależności od tego, jakie inne produkty są używane, może być konieczne umożliwienie dostępu do innych zestawów danych.

- Powtórz tę czynność dla każdego menedżera kolejek produktu IBM MQ .
- W przypadku migracji z poprzedniej wersji może być konieczne zmodyfikowanie procedury katalogowanej.

Należy utworzyć procedurę uruchomionego zadania inicjatora kanału dla każdego podsystemu IBM MQ , który będzie używać kolejkowania rozproszonego.

W tym celu:

1. Skopiuj przykładową procedurę uruchomionego zadania `thlqual.SCSQPROC(CSQ4CHIN)` do biblioteki procedur. Nazwij procedurę `xxxx CHIN`, gdzie `xxxx` jest nazwą podsystemu IBM MQ (na przykład `CSQ1CHIN` będzie procedurą uruchomionego zadania inicjatora kanału dla menedżera kolejek `CSQ1`).
2. Utwórz kopię dla każdego podsystemu IBM MQ , który ma być używany.
3. Należy dostosować procedury do wymagań użytkownika, korzystając z instrukcji w przykładowej procedurze `CSQ4CHIN`. W JCL można również użyć parametrów symbolicznych, aby umożliwić modyfikowanie procedury podczas jej uruchamiania. Jest to opisane za pomocą opcji uruchamiania w sekcji Administrowanie produktem IBM MQ for z/OS.

Konkatenuj rozproszoną bibliotekę kolejkowania `thlqual.SCSQMVR1`.

Wymagany jest dostęp do biblioteki środowiska wykonawczego `LE SCEERUN`, jeśli nie znajduje się na liście odsyłaczy (`SYS1.PARMLIB(LNKLSTkk)`), konkatenuj ją w instrukcji `STEPLIB DD`.

4. Autoryzuj procedury, które mają być uruchamiane w ramach zewnętrznego menedżera zabezpieczeń.
5. Należy dołączyć bibliotekę zawierającą komunikaty w wybranym języku:
 - `thlqual.SCSQSNLE`, dla przypadku mieszanego w języku angielskim (Stany Zjednoczone)
 - `thlqual.SCSQSNLU`, dla angielskich wielkich liter
 - `thlqual.SCSQSNLK`, dla języka japońskiego
 - `thlqual.SCSQSNLF`, dla języka francuskiego
 - `thlqual.SCSQSNLC`, dla języka chińskiego

Inicjator kanału to długo działająca przestrzeń adresowa. Aby zapobiec jej zakończeniu po zużyciu ograniczonej ilości procesora, należy sprawdzić, czy:

- Wartością domyślną dla uruchomionych zadań w systemie z/OS jest nieograniczony procesor; instrukcja konfiguracji `JES2` dla `JOBCLASS (STC)` z `TIME = (1440,00)` osiąga tę wartość, lub
- Jawnie dodaj parametr `TIME=1440` lub `TIME=NOLIMIT`, parametr do instrukcji `EXEC` dla `CSQXJST`.

Bibliotekę wyjściową (`CSQXLIB`) można dodać do tej procedury później, jeśli ma być używane wyjście kanału. Aby to zrobić, należy zatrzymać i zrestartować inicjator kanału.

Jeśli używany jest protokół TLS, dostęp do biblioteki środowiska wykonawczego TLS systemu jest wymagany. Ta biblioteka nosi nazwę `SIEALNKE`. Biblioteka musi być autoryzowana przez `APF`.

Jeśli używany jest protokół TCP/IP, przestrzeń adresowa inicjatora kanału musi mieć dostęp do `TCPIP.DATA` zawierający parametry systemu TCP/IP. Sposób konfigurowania zestawu danych zależy od tego, który produkt i interfejs TCP/IP, które są używane. Są to obiekty następujące:

- Zmienna środowiskowa `RESOLVER_CONFIG`
- `/etc/resolv.conf` w systemie plików
- `// SYSTCPD` instrukcja `DD`
- `// SYSTCPDD`, instrukcja `DD`
- `jobname/userid.TCPIP.DATA`
- `SYS1.TCPPARMS(TCPDATA)`

- `zapname.TCPIP.DATA`

Niektóre z nich wpływają na procedurę JCL uruchomionego zadania. Więcej informacji na ten temat zawiera podręcznik [z/OS Communications Server: IP Configuration Guide](#).

Pojęcia pokrewne

“Zdefiniuj podsystem IBM MQ w klasie usługi WLM z/OS” na stronie 869

Aby nadać IBM MQ odpowiedni priorytet wydajności w systemie z/OS , należy przypisać przestrzenie adresowe menedżera kolejek i inicjatora kanału do odpowiedniej klasy usługi zarządzania obciążeniem (z/OS Workload Management-WLM). Jeśli użytkownik nie zrobi tego jawnie, może mieć zastosowanie nieodpowiednie wartości domyślne.

Zdefiniuj podsystem IBM MQ w klasie usługi WLM z/OS

Aby nadać IBM MQ odpowiedni priorytet wydajności w systemie z/OS , należy przypisać przestrzenie adresowe menedżera kolejek i inicjatora kanału do odpowiedniej klasy usługi zarządzania obciążeniem (z/OS Workload Management-WLM). Jeśli użytkownik nie zrobi tego jawnie, może mieć zastosowanie nieodpowiednie wartości domyślne.

- *Powtórz tę czynność dla każdego menedżera kolejek produktu IBM MQ .*
- *Nie ma potrzeby wykonywania tego zadania podczas migrowania z poprzedniej wersji.*

Za pomocą okna dialogowego ISPF dostarczanego z menedżerem WLM można wykonywać następujące zadania:

- Wyodrębnij definicję strategii zarządzania obciążeniem programu z/OS z zestawu danych menedżera WLM.
- Zaktualizuj tę definicję strategii, dodając nazwy procedur zadań uruchomionych przez menedżera kolejek i inicjatora kanału do wybranej klasy usługi
- Zainstaluj zmienioną strategię w zestawie danych pary WLM

Następnie należy aktywować tę strategię za pomocą komendy z/OS .

```
V WLM,POLICY=policyname,REFRESH
```

Więcej informacji na temat ustawiania opcji wydajności zawiera sekcja [Planowanie środowiska IBM MQ w systemie z/OS](#) .

Pojęcia pokrewne

“Konfigurowanie środowiska produktu Db2” na stronie 906

Jeśli używane są grupy współużytkowania kolejek, należy utworzyć wymagane obiekty produktu Db2 , dostosowując i uruchamiając wiele zadań przykładowych.

Zaimplementuj elementy sterujące zabezpieczeń ESM

Zaimplementuj elementy sterujące zabezpieczeń dla menedżerów kolejek i inicjatora kanału.

- *Powtórz tę czynność dla każdego menedżera kolejek produktu IBM MQ .*
- *W przypadku migracji z poprzedniej wersji może być konieczne wykonanie tego zadania.*

Jeśli jako zewnętrzny menedżer zabezpieczeń używany jest produkt RACF , należy zapoznać się z opisem w sekcji [Konfigurowanie zabezpieczeń w systemie z/OS](#) , w którym opisano sposób implementacji tych elementów sterujących zabezpieczeń.

Jeśli korzystasz z inicjatora kanału, musisz wykonać następujące czynności:

- Jeśli w podsystemie jest aktywne zabezpieczenia połączenia, zdefiniuj profil zabezpieczeń połączenia `ssid.CHIN` z zewnętrznym menedżerem zabezpieczeń (więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [Profile zabezpieczeń połączenia dla inicjatora kanału](#)).
- Jeśli używany jest protokół TLS (Transport Layer Security) lub interfejs gniazd, należy upewnić się, że ID użytkownika, którego uprawnienia są uruchomione przez inicjatora kanału, jest skonfigurowany pod

kątem korzystania z usług systemowych produktu UNIX , zgodnie z opisem w dokumentacji produktu *Planowanie usług systemowych OS/390 UNIX* .

- Jeśli używany jest protokół TLS, należy upewnić się, że identyfikator użytkownika, pod którego uprawnieniami jest uruchomiony inicjator kanału, został skonfigurowany w celu uzyskania dostępu do pliku kluczy określonego w parametrze SSLKEYR komendy ALTER QMGR.

Przed uruchomieniem menedżera kolejek należy skonfigurować zestaw danych IBM MQ i zabezpieczenia systemu, wykonując następujące czynności:

- Autoryzowanie uruchomionej procedury zadania menedżera kolejek w celu uruchomienia w ramach zewnętrznego menedżera zabezpieczeń.
- Autoryzowanie dostępu do zestawów danych menedżera kolejek.
- **V 9.1.4** Konfigurowanie szyfrowania zestawu danych z/OS , jeśli jest to wymagane.

Patrz sekcja poufność danych w produkcie IBM MQ for z/OS przy użyciu szyfrowania zestawu danych . :NONE.

Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w sekcji Zadania instalacyjne zabezpieczeń dla produktu z/OS.

Jeśli używany jest produkt RACF, pod warunkiem, że używana jest klasa RACF STARTED, nie ma potrzeby wykonywania IPL systemu (patrz sekcja Autoryzacja procedur uruchomionych zadań w produkcie RACF).

Pojęcia pokrewne

“Zaktualizuj SYS1.PARMLIB , elementy” na stronie 870

Aby mieć pewność, że wprowadzone zmiany pozostaną aktywne po wykonaniu IPL, należy zaktualizować niektóre elementy systemu SYS1.PARMLIB

“Zaimplementuj elementy sterujące zabezpieczeń ESM dla grupy współużytkowania kolejek” na stronie 910

Zaimplementuj elementy sterujące zabezpieczeń dla wszystkich menedżerów kolejek w grupie współużytkowania kolejek, aby uzyskać dostęp do produktu Db2 i struktur listy narzędzia CF.

z/OS Zaktualizuj SYS1.PARMLIB , elementy

Aby mieć pewność, że wprowadzone zmiany pozostaną aktywne po wykonaniu IPL, należy zaktualizować niektóre elementy systemu SYS1.PARMLIB

- *To zadanie należy wykonać raz dla każdego systemu z/OS , w którym ma zostać uruchomiony program IBM MQ.*
- *Jeśli używane są grupy współużytkowania kolejek, należy upewnić się, że ustawienia dla produktu IBM MQ są identyczne w każdym systemie z/OS w syspleksie.*
- *W przypadku migracji z poprzedniej wersji może być konieczne wykonanie tego zadania.*

Zaktualizuj SYS1.PARMLIB są następujące:

1. Zaktualizuj element IEFSSNss zgodnie z opisem w sekcji “Zdefiniuj podsystem IBM MQ do z/OS” na stronie 863.
2. Zmień IEASYSpp tak, aby podczas wykonywania IPL używane były następujące elementy:
 - Elementy PROGxx lub IEAAPFaa używane w produkcie “Autoryzacja APF dla bibliotek ładowania systemu IBM MQ” na stronie 857
 - Elementy LNKLSTkk i LPALSTmm używane w produkcie “Zaktualizuj listę odsyłaczy z/OS i LPA” na stronie 858
 - Element SCHEDxx używany w produkcie “Aktualizowanie tabeli właściwości programu z/OS” na stronie 862
 - Element IEFSSNss używany w produkcie “Zdefiniuj podsystem IBM MQ do z/OS” na stronie 863

Pojęcia pokrewne

“Dostosuj zestawy danych wejściowych inicjowania” na stronie 871

Wykonuj kopie robocze zestawów danych wejściowych inicjowania i dopasuj je do własnych wymagań systemowych.

Dostosuj zestawy danych wejściowych inicjowania

Wykonuj kopie robocze zestawów danych wejściowych inicjowania i dopasuj je do własnych wymagań systemowych.

- Powtórz tę czynność dla każdego menedżera kolejek produktu IBM MQ .
- To zadanie należy wykonać podczas migracji z poprzedniej wersji.

Każdy menedżer kolejek produktu IBM MQ pobiera swoje początkowe definicje z serii komend zawartych w *zestawach danych wejściowych inicjowania* produktu IBM MQ . Te zestawy danych są przywoływane przez nazwy definicji danych CSQINP1, CSQINP2 i CSQINPT zdefiniowane w procedurze uruchomionej zadania menedżera kolejek.

Odpowiedzi na te komendy są zapisywane w zestawach danych wyjściowych inicjowania, do których odwołują się nazwy DD CSQOUT1, CSQOUT2 i CSQOUTT.

Aby zachować oryginały, należy utworzyć kopie robocze dla każdej próbki. Następnie można dostosować komendy w tych kopiach roboczych, aby dostosować je do wymagań systemowych.

Jeśli używany jest więcej niż jeden podsystem IBM MQ , jeśli nazwa podsystemu zostanie dołączona do kwalifikatora wysokiego poziomu dla nazwy zestawu danych wejściowych inicjowania, można zidentyfikować podsystem IBM MQ powiązany z każdym zestawem danych w łatwiejszy sposób.

Więcej informacji na temat przykładów można znaleźć w następujących tematach:

- [Formaty zestawów danych inicjowania](#)
- [Korzystanie z przykładu CSQINP1](#)
- [Korzystanie z przykładów CSQINP2](#)
- [Korzystanie z przykładu CSQINPX](#)
- [Korzystanie z przykładu CSQINPT](#)

Formaty zestawu danych inicjowania

Danymi wejściowymi inicjowania mogą być partycjonowane elementy zestawu danych (PDS) lub sekwencyjne zestawy danych. Mogą to być konkatenowane serie zestawów danych. Zdefiniuj je o długości rekordu wynoszącej 80 bajtów, gdzie:

- Znaczące są tylko kolumny od 1 do 72. Kolumny od 73 do 80 są ignorowane.
- Rekordy z gwiazdką (*) w kolumnie 1 są interpretowane jako komentarze i są ignorowane.
- Puste rekordy są ignorowane.
- Każda komenda musi zaczynać się od nowego rekordu.
- Końcowe-oznacza kontynuację od kolumny 1 następnego rekordu.
- Końcowe + oznacza kontynuację od pierwszej niepustej kolumny następnego rekordu.
- Maksymalna dozwolona liczba znaków w komendzie to 32 762.

Zestawy danych wyjściowych inicjowania są sekwencyjnymi zestawami danych o długości rekordu 125, formacie rekordu VBA i wielkości bloku 629.

Korzystanie z przykładu CSQINP1

Zestaw danych thlqual.SCSQPROC zawiera dwa elementy, które zawierają definicje pul buforów, zestaw stron do powiązania puli buforów i komendę ALTER SECURITY.

Element CSQ4INP1 korzysta z jednego zestawu stron dla każdej klasy komunikatu. Element CSQ4INPR korzysta z wielu zestawów stron dla głównych klas komunikatów.

Dołącz odpowiednią próbkę do konkatenacji CSQINP1 uruchomionej procedury zadania menedżera kolejek.

Uwagi:

1. Program IBM MQ obsługuje do 100 pul buforów w zakresie od zera do 99. Komenda DEFINE BUFFPOOL może być wydana tylko z zestawu danych inicjowania CSQINP1 . Definicje w przykładzie określają cztery pule buforów.
2. Każdy zestaw stron używany przez menedżer kolejek musi być zdefiniowany w zestawie danych inicjowania CSQINP1 za pomocą komendy DEFINE PSID. Definicja zestawu stron wiąże identyfikator puli buforów z zestawem stron. Jeśli nie zostanie określona pula buforów, domyślnie używana jest pula buforów.

Należy zdefiniować zestaw stron zero (00). Zawiera wszystkie definicje obiektów. Dla każdego menedżera kolejek można zdefiniować maksymalnie 100 zestawów stron.
3. Komenda ALTER SECURITY może zostać użyta do zmiany atrybutów bezpieczeństwa TIMEOUT i INTERVAL. W CSQ4INP1 wartości domyślne są zdefiniowane jako 54 dla TIMEOUT i 12 dla INTERVAL.

Informacje na temat organizowania pul buforów i zestawów stron zawiera publikacja [Planowanie w systemie z/OS](#) .

W przypadku dynamicznej zmiany definicji puli buforów i zestawu stron podczas działania menedżera kolejek należy zaktualizować również definicje CSQINP1 . Zmiany są zachowywane tylko dla zimnego startu systemu IBM MQ, chyba że definicja puli buforów zawiera atrybut REPLACE.

Korzystanie z przykładów CSQINP2

Ta tabela zawiera listę elementów thlqual.SCSQPROC , które mogą być zawarte w konkatenacji CSQINP2 uruchomionej procedury zadania menedżera kolejek z opisem ich funkcji. Konwencja nazewnictwa jest następująca: CSQ4INS*. CSQ4INY* będzie musiał zostać zmodyfikowany dla konfiguracji YOUR. Należy unikać zmiany elementów CSQINS*, ponieważ w przypadku migracji do następnej wersji konieczne będzie ponowne wprowadzenie zmian. Zamiast tego można umieszczać komendy DEFINE lub ALTER w elementach CSQ4INY* .

<i>Tabela 57. Członkowie grupy thlqual.SCSQPROC</i>	
Nazwa elementu klastra	Opis
CSQ4INSG	Definicje obiektów systemowych.
CSQ4INSA	Obiekt systemowy i reguły domyślne dla uwierzytelniania kanału.
CSQ4INSX	Definicje obiektów systemowych.
CSQ4INSS	Dostosuj i dołączaj ten element, jeśli używane są grupy współużytkowania kolejek.
CSQ4INSJ	Dostosuj i dołączaj ten element, jeśli publikujesz/subskrybujesz za pomocą JMS.
CSQ4INSM	Definicje obiektów systemowych dla Advanced Message Security.
CSQ4INSR	Dostosuj i dołączaj ten element, jeśli używany jest produkt WebSphere Application Server lub umieszczony w kolejce interfejs publikowania/subskrypcji obsługiwany przez kolejkowy demon publikowania/subskrypcji w produkcie IBM MQ V7 lub nowszym.
CSQ4DISP	CSQINP2 -przykład do wyświetlania definicji obiektów.
CSQ4INYC	Definicje klastrów.
CSQ4INYD	Definicje rozproszonego kolejkowania.
CSQ4INYG	Definicje ogólne.

Tabela 57. Członkowie grupy thlqual.SCSQPROC (kontynuacja)

Nazwa elementu klastra	Opis
CSQ4INXR	Definicje klas pamięci masowej, przy użyciu wielu zestawów stron dla głównych klas komunikatów.
CSQ4INYS	Definicje klas pamięci masowej, przy użyciu jednego zestawu stron dla każdej klasy komunikatu.

Obiekty należy definiować tylko raz, a nie za każdym razem, gdy uruchamiany jest menedżer kolejek, dlatego nie jest konieczne dołączanie tych definicji do pliku CSQINP2 za każdym razem. Jeśli zostaną one uwzględnione za każdym razem, podejmowana jest próba zdefiniowania obiektów, które już istnieją, a komunikaty będą podobne do następujących:

```
CSQM095I +CSQ1 CSQMAQLC QLOCAL(SYSTEM.DEFAULT.LOCAL.QUEUE) ALREADY EXISTS
CSQM090E +CSQ1 CSQMAQLC FAILURE REASON CODE X'00D44003'
CSQ9023E +CSQ1 CSQMAQLC ' DEFINE QLOCAL ' ABNORMAL COMPLETION
```

Obiekty nie są uszkodzone w wyniku tego niepowodzenia. Aby pozostawić zestaw danych definicjach SYSTEM w konkatenacji CSQINP2 , można uniknąć komunikatów o niepowodzeniu, określając atrybut REPLACE dla każdego obiektu.

Korzystanie z próbki CSQINPX

Przykładowy plik thlqual.SCSQPROC(CSQ4INPX) zawiera zestaw komend, które mogą być wykonywane przy każdym uruchomieniu inicjatora kanału. Są to zazwyczaj komendy związane z kanałami, takie jak START LISTENER, które są wymagane przy każdym uruchomieniu inicjatora kanału, a nie za każdym razem, gdy menedżer kolejek jest uruchamiany i które nie są dozwolone w wejściowych zestawach danych CSQINP1 lub CSQINP2. Ten przykład należy dostosować przed użyciem. Następnie można dołączyć go do zestawu danych CSQINPX dla inicjatora kanału.

Komendy IBM MQ zawarte w zestawie danych są wykonywane na końcu inicjowania inicjatora kanału, a dane wyjściowe są zapisywane w zestawie danych określonym przez instrukcję CSQOUTX DD. Dane wyjściowe są podobne do danych generowanych przez funkcję COMMAND programu narzędziowego IBM MQ (CSQUTIL). Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [Program narzędziowy CSQUTIL](#) .

Można określić dowolną komendę IBM MQ , która może być wydana z komendy CSQUTIL, nie tylko dla komend kanału. Komendy można wprowadzać z innych źródeł, podczas gdy CSQINPX jest przetwarzany. Wszystkie komendy są wydawane w kolejności, niezależnie od powodzenia poprzedniej komendy.

Aby określić czas odpowiedzi komendy, można użyć komendy pseudo-command, jako pierwszej komendy w zestawie danych. Jest to pojedyncze, opcjonalne słowo kluczowe RESPTIME (*nnn*), gdzie *nnn* to czas (w sekundach) oczekiwania na odpowiedź na każdą komendę. Wartość ta mieści się w zakresie od 5 do 999; wartość domyślna to 30.

Jeśli program IBM MQ wykryje, że odpowiedzi na cztery komendy zajęły zbyt długi czas, przetwarzanie komendy CSQINPX jest zatrzymane i nie zostaną wydane żadne dalsze komendy. Inicjator kanału nie jest zatrzymany, ale komunikat [CSQU052E](#) jest zapisywany w zestawie danych CSQOUTX, a komunikat [CSQU013E](#) jest wysyłany do konsoli.

Gdy program IBM MQ pomyślnie zakończył przetwarzanie komendy CSQINPX, do konsoli jest wysyłany komunikat [CSQU012I](#) .

Korzystanie z próbki CSQINPT

Ta tabela zawiera listę elementów thlqual.SCSQPROC , które mogą być zawarte w konkatenacji CSQINPT uruchomionej procedury zadania menedżera kolejek z opisem ich funkcji.

Tabela 58. Członkowie grupy thlqual.SCSQPROC

Nazwa elementu klastra	Opis
CSQ4INST	Domyślna definicja subskrypcji systemu.
CSQ4INYT	Definicje publikowania/subskrypcji.

Komendy IBM MQ zawarte w zestawie danych są wykonywane po zakończeniu inicjowania publikowania/subskrypcji, a dane wyjściowe są zapisywane w zestawie danych określonym przez instrukcję CSQOUTT DD. Dane wyjściowe są podobne do danych generowanych przez funkcję COMMAND programu narzędziowego IBM MQ (CSQUTIL). Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [Program narzędziowy CSQUTIL](#).

Pojęcia pokrewne

“Tworzenie zestawów danych programu startowego i dziennika” na stronie 874

Użyj dostarczonego programu CSQJU003, aby przygotować zestawy danych programu startowego (BSDSs) i zestawy danych dziennika.

z/OS Tworzenie zestawów danych programu startowego i dziennika

Użyj dostarczonego programu CSQJU003, aby przygotować zestawy danych programu startowego (BSDSs) i zestawy danych dziennika.

- Powtórz tę czynność dla każdego menedżera kolejek produktu IBM MQ.
- **V 9.1.4** Jeśli do zabezpieczania zestawów danych BSDS lub aktywnego dziennika używane jest szyfrowanie zestawu danych z/OS, należy skonfigurować tę opcję przed przydzielaniem zestawów danych w tym kroku.
- Nie ma potrzeby wykonywania tego zadania podczas migrowania z poprzedniej wersji.

V 9.1.4 W przypadku migracji menedżera kolejek i dodania szyfrowania zestawu danych z/OS dla aktywnych zestawów danych dziennika lub BSDS należy przekształcić zestawy danych.

V 9.1.4 Patrz sekcja poufność danych w stanie spoczynku w systemie IBM MQ for z/OS z szyfrowaniem zestawu danych. zawiera więcej informacji na temat konfigurowania szyfrowania zestawu danych produktu z/OS i przekształcania istniejących zestawów danych IBM MQ w taki sposób, aby były szyfrowane.

Przykładowe instrukcje sterujące JCL i Access Method Services (AMS) umożliwiające uruchomienie komendy CSQJU003 w celu utworzenia jednego lub podwójnego środowiska rejestrowania są przechowywane w pliku thlqual.SCSQPROC(CSQ4BSDS). Dostosuj i uruchom to zadanie, aby utworzyć pliki BSDSs i dzienniki oraz wstępnie sformatować dzienniki.

Ważne: Należy użyć najnowszej wersji CSQ4BSDS lub ręcznie zaktualizować JCL w celu użycia rekordów RECORDS (850 60).

Procedura uruchomionego zadania, CSQ4MSTR, opisana w “Tworzenie procedur dla menedżera kolejek produktu IBM MQ” na stronie 867, odnosi się do BSDSs w instrukcjach formularza:

```
//BSDS1 DD DSN=++HLQ++.BSDS01,DISP=SHR
//BSDS2 DD DSN=++HLQ++.BSDS02,DISP=SHR
```

Zestawy danych dziennika są przywołane przez BSDSs.

Uwaga:

1. Parametr BLKSIZE musi być określony w instrukcji SYSPRINT DD w kroku LOGDEF. Parametr BLKSIZE musi mieć wartość 629.

2. Aby ułatwić identyfikowanie zestawów danych programu startowego i zestawów danych dziennika z różnych menedżerów kolejek, należy dołączyć nazwę podsystemu do kwalifikatora wysokiego poziomu dla tych zestawów danych.
3. Jeśli używane są grupy współużytkowania kolejek, należy zdefiniować program startowy i zestawy danych dziennika za pomocą opcji SHAREOPTIONS (2 3).

Informacje na temat planowania zestawów danych programu startowego i zestawów danych dziennika oraz ich wielkości zawiera sekcja [Planowanie w systemie z/OS](#).

W produkcie IBM MQ 8.0 rozszerzenie RBA protokołu 8-bajtowego zwiększa dostępność menedżera kolejek zgodnie z opisem w sekcji [Larger log Relative Byte Address](#) (Adres względny w dzienniku Larger). Aby włączyć 8-bajtowy dziennik RBA w menedżerze kolejek przed pierwszym uruchomieniem menedżera kolejek, należy wykonać następujące kroki po utworzeniu środowiska rejestrowania.

1. Za pomocą programu **IDCAMS ALTER** zmień nazwę formatu BSDSs (utworzonego za pomocą programu CSQJU003) na podobny do ++HLQ++.V1.BSDS01.

Uwaga: Upewnij się, że nazwy komponentów danych i indeksu zostały zmienione, a także klaster VSAM.

2. Przydziel nowe BSDSs z takimi samymi atrybutami, jak te, które zostały już zdefiniowane. Staną się one w wersji 2 formatu BSDSs, które będą używane przez menedżer kolejek po jego uruchomieniu.
3. Uruchom program narzędziowy do konwersji BSDS (CSQJUCNV), aby przekształcić format BSDSs w wersji 1 na nowe formaty BSDSs w wersji 2.
4. Po pomyślnym zakończeniu konwersji usuń format BSDSs formatu wersji 1.

Uwaga: **V 9.1.0** Jeśli menedżer kolejek znajduje się w grupie współużytkowania kolejek, wszystkie menedżery kolejek w grupie współużytkowania kolejki muszą zostać uruchomione w następujący sposób, zanim możliwe będzie włączenie 8-bajtowego dziennika RBA:

- Jeśli menedżer kolejek znajduje się w katalogu IBM MQ 8.0.0, musi być on uruchomiony z produktem **OPMODE(NEWFUNC,800)**
- Jeśli menedżer kolejek znajduje się w IBM MQ 9.0.0 LTS, musi być uruchomiony z programem **OPMODE(NEWFUNC,900)** lub **OPMODE(NEWFUNC,800)**
- Jeśli menedżer kolejek znajduje się w katalogu IBM MQ 9.0.n CD, IBM MQ 9.1.0 LTS lub nowszym, wystarczy, że został uruchomiony na tym poziomie.

Pojęcia pokrewne

“Definiowanie zestawów stron” na stronie 875

Zdefiniuj zestawy stron dla każdego menedżera kolejek, korzystając z jednej z dostarczonych przykładów.

z/OS Definiowanie zestawów stron

Zdefiniuj zestawy stron dla każdego menedżera kolejek, korzystając z jednej z dostarczonych przykładów.

- Powtórz tę czynność dla każdego menedżera kolejek produktu IBM MQ.

V 9.1.4 Jeśli do zabezpieczania zestawów stron używane jest szyfrowanie zestawu danych z/OS, należy skonfigurować tę opcję przed przydzielaniem zestawów danych w tym kroku.

- Nie ma potrzeby wykonywania tego zadania podczas migrowania z poprzedniej wersji.

V 9.1.4 Jeśli przeprowadzana jest migracja menedżera kolejek i dodanie szyfrowania zestawu danych produktu z/OS dla zestawów stron, należy przekształcić zestawy stron.

V 9.1.4 Patrz sekcja poufność danych w stanie spoczynku w systemie IBM MQ for z/OS z szyfrowaniem zestawu danych. zawiera więcej informacji na temat konfigurowania szyfrowania zestawu danych produktu z/OS i przekształcania istniejących zestawów danych IBM MQ w taki sposób, aby były szyfrowane.

Zdefiniuj oddzielne zestawy stron dla każdego menedżera kolejek produktu IBM MQ.

thlqual.SCSQPROC(CSQ4PAGE) i thlqual.SCSQPROC(CSQ4PAGR) zawierają instrukcje sterujące JCL i z/OS

usługi metod dostępu (AMS) do definiowania i formatowania zestawów stron. Element CSQ4PAGE korzysta z jednego zestawu stron dla każdej klasy komunikatu, element CSQ4PAGR korzysta z wielu zestawów stron dla głównych klas komunikatów. Zadanie JCL uruchamia dostarczony program narzędziowy CSQUTIL. Przejrzyj przykłady i dostosuj je pod kątem liczby zestawów stron, które mają być używane, oraz ich wielkości. Informacje na temat zestawów stron i sposobu obliczania odpowiednich rozmiarów znajdują się w publikacji [Planowanie w systemie z/OS](#).

Procedura uruchomionego zadania CSQ4MSTR opisana w sekcji [“Tworzenie procedur dla menedżera kolejek produktu IBM MQ”](#) na stronie 867 odwołuje się do zestawów stron w instrukcji w postaci:

```
//CSQP00nn DD DISP=OLD,DSN=xxxxxxxx
```

gdzie *nn* jest numerem zestawu stron z zakresu od 00 do 99, a *xxxxxxxx* jest zestawem danych zdefiniowanym przez użytkownika.

Uwaga:

1. Jeśli ma być używana funkcja rozszerzania zestawu stron dynamicznych, należy upewnić się, że dla każdego zestawu stron zdefiniowano dodatkowe obszary. thlqual.SCSQPROC(CSQ4PAGE) pokazuje, jak to zrobić.
2. Aby ułatwić identyfikowanie zestawów stron z różnych menedżerów kolejek, należy dołączyć nazwę podsystemu do kwalifikatora wysokiego poziomu zestawu danych powiązanego z każdym zestawem stron.
3. Jeśli użytkownik zamierza zezwolić na użycie opcji FORCE z funkcją FORMAT programu narzędziowego CSQUTIL, należy dodać atrybut REUSE w instrukcji AMS DEFINE CLUSTER. Jest to opisane w publikacji [Administrowanie programem IBM MQ for z/OS](#).
4. Jeśli zestawy stron mają być większe niż 4 GB, należy użyć funkcji SMS (Storage Management System-SMS) EXTENDED ADDRESSABILITY (EXTENDED ADDRESSABILITY).

Pojęcia pokrewne

[“Dodaj pozycje IBM MQ do tabel produktu Db2.”](#) na stronie 910

Jeśli używane są grupy współużytkowania kolejek, należy uruchomić program narzędziowy CSQ5PQSG, aby dodać pozycje grupy współużytkowania kolejek i menedżera kolejek do tabel produktu IBM MQ w grupie współużytkowania danych produktu Db2.

Dostosowanie modułu parametrów systemowych

Moduł parametru systemowego IBM MQ steruje środowiskami rejestracji, archiwizowania, śledzenia i połączeń, z których korzysta produkt IBM MQ w jego działaniu. Dostarczany jest moduł domyślny. Należy utworzyć własny moduł parametrów systemowych, ponieważ niektóre parametry, na przykład nazwy zestawów danych, zwykle są specyficzne dla ośrodka.

- *Powtórz to zadanie dla każdego menedżera kolejek produktu IBM MQ, jeśli jest to wymagane.*
- *W przypadku migracji z poprzedniej wersji może być konieczne wykonanie tego zadania. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera sekcja [Migrowanie produktu IBM MQ w systemie z/OS](#).*
- *Aby włączyć program [Advanced Message Security for z/OS](#) w istniejącym menedżerze kolejek, należy tylko ustawić parametr SPLCAP na TAK, tak jak to opisano w sekcji [“Korzystanie z komendy CSQ6SYSP”](#) na stronie 878. Jeśli ten menedżer kolejek jest konfigurowany po raz pierwszy, należy wykonać całe to zadanie.*

Moduł parametrów systemowych ma następującą liczbę makr:  cztery :

Nazwa makra	Przeznaczenie
CSQ6SYSP	Określa parametry połączenia i śledzenia, patrz “Korzystanie z komendy CSQ6SYSP” na stronie 878.

Nazwa makra	Przeznaczenie
CSQ6LOGP	Steruje inicjowaniem dziennika, patrz “Korzystanie z komendy CSQ6LOGP” na stronie 888
CSQ6ARVP	Steruje inicjowaniem archiwum, patrz “Korzystanie z komendy CSQ6ARVP” na stronie 892
<div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; display: inline-block; margin-right: 5px;">V 9.1.0</div> <div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; display: inline-block; margin-right: 5px;">V 9.1.0</div> CSQ6USGP	Steruje rejestrowaniem użycia, patrz “Korzystanie z CSQ6USGP” na stronie 899

Produkt IBM MQ udostępnia domyślny moduł parametrów systemowych, CSQZPARM, który jest wywoływany automatycznie w przypadku wydania komendy START QMGR (bez parametru PARM) w celu uruchomienia instancji serwera IBM MQ. CSQZPARM znajduje się w bibliotece autoryzowanej APF thlqual.SCSQAUTH dostarczanej wraz z produktem IBM MQ. Wartości tych parametrów są wyświetlane w postaci serii komunikatów podczas uruchamiania produktu IBM MQ.

Więcej informacji na temat sposobu użycia tej komendy zawiera sekcja [START QMGR](#).

Tworzenie własnego modułu parametrów systemowych

Jeśli CSQZPARM nie zawiera wymaganych parametrów systemowych, można utworzyć własny moduł parametrów systemowych, korzystając z przykładowego kodu JCL udostępnionego w pliku thlqual.SCSQPROC(CSQ4ZPRM).

Aby utworzyć własny moduł parametrów systemowych:

1. Utwórz kopię roboczą przykładu JCL.
2. Edytuj parametry dla każdego makra w kopii zgodnie z wymaganiami. Jeśli zostaną usunięte wszystkie parametry z wywołań makra, wartości domyślne zostaną automatycznie pobrane w czasie wykonywania.
3. Zastąp obiekt zastępczy ++NAME++ nazwą, którą ma przyjmować moduł ładowalny (może to być CSQZPARM).
4. Jeśli asembler nie jest asemblerem wysokiego poziomu, należy zmienić zadanie JCL zgodnie z wymaganiami asemblera.
5. Uruchom zadanie JCL w celu złożenia i połączenia edycji dopasowanych wersji makrodefinicji parametrów systemowych w celu utworzenia modułu ładowania. Jest to nowy moduł parametrów systemowych o podanej nazwie.
6. Umieść moduł ładujący utworzony w bibliotece autoryzowanego użytkownika APF.
7. Dodaj dostęp z uprawnieniami do odczytu użytkownika do biblioteki autoryzowanego użytkownika APF.
8. Uwzględnij tę bibliotekę w uruchomionej procedurze zadania menedżera kolejek produktu IBM MQ, STEPLIB. Ta nazwa biblioteki musi zostać podana przed biblioteką thlqual.SCSQAUTH w bibliotece STEPLIB.
9. Wywołaj nowy moduł parametru systemowego po uruchomieniu menedżera kolejek. Na przykład, jeśli nowy moduł ma nazwę NEWMODS, wydaj komendę:

```
START QMGR PARM(NEWMODS)
```

10. Upewnij się, że wykonanie komendy powiodło się, sprawdzając protokół zadania. W dzienniku powinien znajdować się wpis podobny do następującego:

```
CSQ9022I CDL1 CSQYASCP 'START QMGR' NORMAL COMPLETION
```

Można również określić nazwę modułu parametru w kodzie JCL uruchamiania menedżera kolejek. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [Uruchamianie i zatrzymywanie menedżera kolejek](#).

Uwaga: Jeśli użytkownik wybierze nazwę modułu CSQZPARM, nie ma potrzeby określania parametru PARM w komendzie START QMGR.

Dostrajanie modułu parametrów systemowych

Produkt IBM MQ udostępnia również zestaw trzech modułów źródłowych asemblera, które mogą być używane do dostrajania istniejącego modułu parametrów systemowych. Te moduły znajdują się w bibliotece thlqual.SCSQASMS. Zwykle te moduły są używane w środowisku testowym w celu zmiany parametrów domyślnych w makrach parametrów systemowych. Każdy moduł źródłowy wywołuje inne makro parametru systemowego:

Ten moduł źródłowy asemblera ...	Wywołuje to makro ...
CSQFSYSP	CSQ6SYSP (parametry połączenia i śledzenia)
CSQJLOGP	CSQ6LOGP (inicjowanie dziennika)
CSQJARVP	CSQ6ARVP (inicjowanie archiwum)

W ten sposób używane są następujące moduły:

1. Wykonuj kopie robocze każdego modułu źródłowego asemblera w bibliotece asemblera użytkownika.
2. Zmodyfikuj kopie, dodając lub modyfikując wartości dowolnych parametrów zgodnie z wymaganiami.
3. W celu utworzenia modułów obiektów w bibliotece obiektów użytkownika należy złożyć kopie wszystkich edytowanych modułów.
4. Odsyłać edytuj te moduły kodu obiektu z istniejącym modułem parametrów systemowych, aby utworzyć moduł ładowalny, który jest nowym modułem parametru systemowego.
5. Upewnij się, że nowy moduł parametrów systemowych jest członkiem biblioteki autoryzowanej przez użytkownika.
6. Uwzględnij tę bibliotekę w uruchomionej procedurze zadania menedżera kolejek STEPLIB. Biblioteka ta musi być wcześniejsza niż biblioteka thlqual.SCSQAUTH w bibliotece STEPLIB.
7. Wywołaj nowy moduł parametrów systemowych, wydając komendę START QMGR, określając nową nazwę modułu w parametrze PARM, jak wcześniej.

W podzbiórce CSQ4UZPR SCSQPROC przedstawiono przykładową modyfikację usermod, która demonstruje sposób zarządzania dostosowanymi parametrami systemowymi w ramach sterowania SMP/E.

Zmiana parametrów systemu

Niektóre parametry systemowe można zmieniać w czasie działania menedżera kolejek; należy zapoznać się z komendami [SET SYSTEM](#), [SET LOG](#) i [SET ARCHIVE](#).

Komendy SET należy umieścić w wejściowych zestawach danych inicjowania, tak aby były one stosowane podczas każdego uruchomienia menedżera kolejek.

Pojęcia pokrewne

“Dostosowanie parametrów inicjatora kanału” na stronie 900

Użyj instrukcji ALTER QMGR, aby dostosować inicjator kanału do swoich wymagań.

Korzystanie z komendy CSQ6SYSP

W tym temacie opisano sposób ustawiania parametrów systemowych za pomocą komendy CSQ6SYSP.

Domyślne parametry dla komendy CSQ6SYSP oraz informacje o tym, czy można zmienić każdy parametr przy użyciu komendy SET SYSTEM, są wyświetlane w programie [Tabela 59 na stronie 879](#). Jeśli chcesz zmienić dowolne z tych wartości, zapoznaj się ze szczegółowymi opisami parametrów.

Tabela 59. Wartości domyślne parametrów CSQ6SYSP

Parametr	Opis	Wartość domyślna	komenda SET
<u>ACELIM</u>	Wielkość puli pamięci masowej ACE w blokach o wielkości 1 kB.	0 (bez limitu)	✓
<u>CLCACHE</u>	Określa typ pamięci podręcznej klastra, która ma być używana.	STATYCZNA	-
<u>CMDUSER</u>	Domyślny identyfikator użytkownika na potrzeby sprawdzania zabezpieczeń komend.	CSQOPR	-
<u>EXCLMSG</u>	Określa listę komunikatów, które mają zostać wykluczone z dowolnego dziennika. Komunikaty znajdujące się na tej liście nie są wysyłane do konsoli z/OS i do dziennika w postaci drukowanej. W rezultacie użycie parametru EXCLMSG do wykluczenia komunikatów jest bardziej efektywne z punktu widzenia procesora niż użycie metod opisanych w sekcji "Pomijaj komunikaty informacyjne" na stronie 905 .	()	✓
<u>EXITLIM</u>	Czas (w sekundach), dla którego wyjścia menedżera kolejek mogą być uruchamiane podczas każdego wywołania.	30	-
<u>EXITTCB</u>	Liczba uruchomionych zadań serwera, które mają być używane do uruchamiania wyjść menedżera kolejek.	8	-
<u>LOGLOAD</u>	Liczba rekordów dziennika zapisanych przez IBM MQ między początkiem jednego punktu kontrolnego a następnym.	500 000	✓
<u>MULCCAPT</u>	Określa właściwość Wycena mierzonej wykorzystania, która steruje algorytmem gromadzenia danych używanych przez mierzoną moc obliczeniową licencji (MULC).	Patrz opis parametru	-
<u>OTMACON</u>	Parametry połączenia OTMA.	Patrz opis parametru	-
<u>QINDXBLD</u>	Określa, czy restartowanie menedżera kolejek oczekuje na odbudowanie wszystkich indeksów, czy też zostanie zakończone przed odbudowaniem wszystkich indeksów.	Wait	-
<u>QMCCSID</u>	Identyfikator kodowanego zestawu znaków dla menedżera kolejek.	Zero	-
<u>QSGDATA</u>	Parametry grupy współużytkownika kolejki.	Patrz opis parametru	-
<u>RESAUDIT</u>	Parametr kontroli RESLEVEL.	YES	-
<u>ROUTCDE</u>	Kod przepływu komunikatów przypisany do komunikatów, które nie zostały zamówione z konkretnej konsoli.	1	-
<u>Usługa</u>	Zarezerwowane do użycia przez produkt IBM.	0	✓

Tabela 59. Wartości domyślne parametrów CSQ6SYSP (kontynuacja)

Parametr	Opis	Wartość domyślna	komenda SET
<u>SMFACCT</u>	Określa, czy dane rozliczeniowe SMF mają być gromadzone podczas uruchamiania menedżera kolejek. Należy pamiętać, że dane rozliczeniowe kanału 4 są gromadzone tylko wtedy, gdy inicjator kanału jest uruchomiony.	NO	-
<u>SMFSTAT</u>	Określa, czy statystyki SMF mają być gromadzone podczas uruchamiania menedżera kolejek. Należy pamiętać, że dane statystyki inicjatora kanału 4 są gromadzone tylko wtedy, gdy inicjator kanału jest uruchomiony.	NO	-
<u>SPLCAP</u>	Określa, czy dla tego menedżera kolejek jest włączona funkcja strategii bezpieczeństwa kolejki. W przypadku produktu Advanced Message Security for z/OSustaw ten parametr na YES.	NO	-
<u>STATIME</u>	Domyślny czas (w minutach) między każdym gromadzeniem statystyk.	30	✓
<u>TRACSTR</u>	Określa, czy śledzenie ma być uruchamiane automatycznie.	NO	-
<u>TRACTBL</u>	Wielkość tabeli śledzenia (w blokach o wielkości 4 kB), która ma być używana przez narzędzie śledzenia globalnego.	99 (396 KB)	✓
<u>WLMTIME</u>	Czas między skanowaniem indeksu kolejki dla kolejek zarządzanych przez WLM.	30	-
<u>WLMTIMU</u>	Jednostki (minuty lub sekundy) dla WLMTIME.	min.	-

ACELIM

Określa maksymalną wielkość puli pamięci masowej ACE w blokach o wielkości 1 kB. Liczba ta musi należeć do zakresu od 0 do 999999. Wartość domyślna równa 0 oznacza, że nie ma narzuconych ograniczeń, poza tymi, które są dostępne w systemie.

Należy tylko ustawić wartość właściwości ACELIM w menedżerach kolejek, które zostały zidentyfikowane jako menedżery używające bardzo dużej ilości pamięci ECSA. Ograniczenie puli pamięci masowej ACE powoduje ograniczenie liczby połączeń w systemie, a przez to ilość pamięci masowej ECSA używanej przez menedżer kolejek.

Po osiągnięciu limitu przez menedżer kolejek aplikacje nie mogą uzyskiwać nowych połączeń. Brak nowych połączeń powoduje błędy w przetwarzaniu MQCONN, a w przypadku aplikacji koordynowanych przez usługi RRS mogą wystąpić niepowodzenia w dowolnym interfejsie API produktu IBM MQ.

Pozycja ACE stanowi około 12,5% łącznej wartości ECSA wymaganej dla bloków kontrolnych powiązanych z wątkami dla połączenia. Dlatego na przykład podanie wartości ACELIM=5120 spowoduje ograniczenie łącznej ilości ECSA przydzielonej przez menedżer kolejek (dla bloków kontrolnych związanych z wątkiem) do około 40960K; , czyli 5120 pomnożone przez 8.

W celu ograniczenia łącznej ilości ECSA przydzielonej przez menedżer kolejek dla bloków kontrolnych związanych z wątkiem o wielkości 5120Kwymagana jest wartość 640 parametru ACELIM.

Można użyć rekordów SMF 115 podtyp 5 wygenerowanych przez śledzenie CLASS (3) statystyki, aby monitorować wielkość puli pamięci masowej ACE/PEB i w ten sposób ustawić odpowiednią wartość właściwości ACELIM.

Łączną ilość pamięci masowej ECSA używaną przez menedżer kolejek dla bloków kontrolnych można uzyskać z rekordów SMF 115 podtyp 7 zapisanych przez śledzenie CLASS(2) statystyki. Są to dodane do siebie pierwsze dwa elementy w QSRSPHBT.

Należy rozważyć ustawienie właściwości ACELIM jako mechanizmu w celu ochrony obrazu systemu z/OS przed niepoprawnym zachowaniem menedżera kolejek, a nie jako środek do sterowania połączeniami aplikacji z menedżerem kolejek.

CLCACHE

Określa typ pamięci podręcznej klastra, która ma być używana.

Pamięć podręczna klastra to obszar pamięci używany do przechowywania informacji związanych z klastrem.

Jeśli pamięć podręczna klastra jest statyczna, ma stałą wielkość, która jest przydzielona do uruchamiania menedżera kolejek. Jeśli pamięć podręczna zostanie zapelniona, zostanie wyświetlony komunikat CSQM060E , a żądanie aplikacji, które wymagał więcej miejsca, otrzyma wartość MQRC_CLUSTER_RESOURCE_ERROR.

Jeśli parametr CLCACHE zostanie ustawiony na wartość dynamiczną, pamięć podręczna klastra będzie mogła zostać rozwinęta zgodnie z wymaganiami. Jednak najpierw należy się upewnić, że wszystkie zainstalowane wyjścia obciążenia klastra mogą działać z dynamiczną pamięcią podręczną.

Jeśli zainstalowany program obsługi wyjścia obciążenia klastra nie może działać z komunikatem o dynamicznej pamięci podręcznej CSQM061E , to jest on wydawany.

Opcja MQXCLWLNjest udostępniana dla wyjść obciążenia klastra w celu nawigowania w pamięci podręcznej klastra w sposób, który działa niezależnie od tego, czy używane są pamięci podręczne dynamiczne czy statyczne.

W przypadku nowych menedżerów kolejek ustaw wartość CLCACHE=DYNAMIC, chyba że ma być używany program obsługi wyjścia obciążenia klastra, który nie obsługuje dynamicznej pamięci podręcznej.

W przypadku istniejących menedżerów kolejek, które już używają statycznej pamięci podręcznej i znajdują się w klastrze, który nie ma wielu nowych kolejek i dodanych do niego menedżerów kolejek, uzasadnione jest kontynuowanie korzystania z CLCACHE=STATIC.

W przypadku istniejących menedżerów kolejek, które już używają statycznej pamięci podręcznej i znajdują się w klastrze, w którym ma być dodane wiele nowych kolejek lub menedżerów kolejek, należy zacząć korzystać z komendy CLCACHE=DYNAMIC.

STATYCZNA

Jeśli pamięć podręczna klastra jest statyczna, jej wielkość jest ustalana w momencie uruchamiania menedżera kolejek, wystarczy w przypadku bieżącej ilości informacji o klastrze powiększonej o pewną ilość miejsca na rozszerzenie. Nie można zwiększyć wielkości, gdy menedżer kolejek jest aktywny. Jest to opcja domyślna.

DYNAMICZNA

Jeśli pamięć podręczna klastra jest dynamiczna, początkowa wielkość przydzielona podczas uruchamiania menedżera kolejek może zostać zwiększona automatycznie, jeśli jest to wymagane, gdy menedżer kolejek jest aktywny.

CMDUSER

Określa domyślny identyfikator użytkownika używany do sprawdzania zabezpieczeń komend. Ten identyfikator użytkownika musi być zdefiniowany w programie ESM (na przykład RACF). Należy podać nazwę od 1 do 8 znaków alfanumerycznych. Pierwszy znak musi być literą.

Wartością domyślną jest CSQOPR.

EXCLMSG

Określa listę komunikatów o błędach, które mają zostać wykluczone.

Lista ta jest dynamiczna i jest aktualizowana za pomocą komendy SET SYSTEM.

Wartością domyślną jest pusta lista ().

Komunikaty są dostarczane bez przedrostka CSQ i bez przyrostka kodu działania (I-D-E-A). Na przykład, aby wykluczyć komunikat CSQX500I, należy dodać element X500 do tej listy. Ta lista może zawierać maksymalnie 16 identyfikatorów komunikatów.

Aby kwalifikować się do włączenia do listy, komunikat musi być wystawiony po normalnym uruchomieniu przestrzeni adresowych MSTR lub CHIN i zaczynać się od jednego z następujących znaków: E, H, I, J, L, M, N, P, R, T, V, W, X, Y, 2, 3, 5, 9.

Identyfikatory komunikatów, które są wydawane w wyniku przetwarzania komend, mogą zostać dodane do listy, jednak nie zostaną wykluczone. Na przykład identyfikator komunikatu jest wydawany w wyniku komendy DISPLAY USAGE PSID (*), jednak ten komunikat nie może być pomijalny.

EXITLIM

Określa czas (w sekundach) dozwolony dla każdego wywołania procedur zewnętrznych menedżera kolejek. (Ten parametr nie ma wpływu na wyjścia kanału.)

Podaj wartość z zakresu od 5 do 9999.

Domyślną wartością jest 30. Menedżer kolejek odpytuje wyjścia, które są uruchamiane co 30 sekund. W każdym sondażu każdy, który był uruchomiony przez więcej niż czas określony przez EXITLIM, zostaje wymuszony.

EXITTCB

Określa liczbę uruchomionych zadań serwera, które mają być używane do uruchamiania wyjść w menedżerze kolejek. (Ten parametr nie ma wpływu na wyjścia kanału.) Należy określić liczbę co najmniej tak wysoką, jak maksymalna liczba wyjść (innych niż wyjścia kanału), które może być uruchomione przez menedżer kolejek, w przeciwnym razie zakończy się ona niepowodzeniem i zakończy się awariami 6c6 .

Podaj wartość z zakresu od zera do 99. Wartość zero oznacza, że nie można uruchomić wyjść.

Wartością domyślną jest 8.

LOGLOAD

Określa liczbę rekordów dziennika, które IBM MQ zapisuje między początkiem jednego punktu kontrolnego a następnym. Produkt IBM MQ uruchamia nowy punkt kontrolny po zapisaniu określonej przez użytkownika liczby rekordów.

Podaj wartość z zakresu od 200 do 16 000 000.

Wartość domyślna to 500 000.

Im większa jest wartość, tym lepsza wydajność produktu IBM MQ ; jednak restart trwa dłużej, jeśli parametr jest ustawiony na dużą wartość.

Sugerowane ustawienia:

System testowy	10 000
System produkcyjny	500 000

W systemie produkcyjnym podana wartość domyślna może spowodować zbyt wysoką częstotliwość punktów kontrolnych.

Wartość parametru LOGLOAD określa częstotliwość punktów kontrolnych menedżera kolejek. Zbyt duża wartość oznacza, że duża ilość danych jest zapisywana w dzienniku między punktami kontrolnymi, co skutkuje zwiększeniem czasu restartu odtwarzania menedżera kolejek po wystąpieniu awarii. Zbyt mała wartość powoduje, że punkty kontrolne występują zbyt często podczas szczytowego obciążenia, co niekorzystnie wpływa na czasy odpowiedzi i wykorzystanie procesora.

Dla LOGLOAD sugerowana jest początkowa wartość 500 000. Dla szybkości przesyłania komunikatów trwałych o wielkości 1 kB na 100 komunikatów (czyli 100 MQPUT z zatwierdzeniem i 100 MQGET z zatwierdzeniem) odstęp czasu między punktami kontrolnymi wynosi około 5 minut.

Uwaga: Jest ona przeznaczona tylko jako wytyczna, a optymalna wartość tego parametru zależy od charakterystyki poszczególnych systemów.

MULCCAPT

Określa algorytm, który ma być używany do zbierania danych używanych przez mierzoną moc obliczeniową licencji (MULC).

STANDARDOWA

Wartość MULC jest oparta na czasie wywołania MQCONN interfejsu API produktu IBM MQ do czasu wywołania MQDISC interfejsu API produktu IBM MQ .

Doprecyzowane

Wartość MULC jest oparta na czasie od początku wywołania funkcji API IBM MQ do końca wywołania funkcji API IBM MQ .

Wartością domyślną jest STANDARD.

OTMACON

Parametry OTMA. To słowo kluczowe przyjmuje pięć parametrów pozycyjnych:

OTMACON = (Group, Member, Druexit, Age, Tpipepfx)

Grupa

Jest to nazwa grupy XCF, do której należy ta konkretna instancja produktu IBM MQ .

Może mieć od 1 do 8 znaków długości i musi być wpisana wielkimi literami.

Wartością domyślną jest odstępy, co oznacza, że program IBM MQ nie może połączyć się z grupą XCF.

Członek

Jest to nazwa elementu tej konkretnej instancji produktu IBM MQ w ramach grupy XCF.

Może mieć od 1 do 16 znaków długości i musi być wpisana wielkimi literami.

Wartością domyślną jest 4-znakowa nazwa menedżera kolejek.

Druexit

Określa nazwę wyjścia użytkownika o rozdzielczości OTMA, które ma być uruchamiane przez produkt IMS.

Może mieć długość od 1 do 8 znaków.

Wartość domyślna to DFSYDRU0.

Ten parametr jest opcjonalny. Jest on wymagany, jeśli produkt IBM MQ ma odbierać komunikaty z aplikacji IMS , która nie została uruchomiona przez produkt IBM MQ. Nazwa musi odpowiadać wyjściu użytkownika z rozdzielczością miejsca docelowego zakodowanym w systemie IMS . Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [“Korzystanie z wyjść OTMA w programie IMS”](#) na stronie 973.

Wiek

Jest to czas (w sekundach), przez jaki identyfikator użytkownika z produktu IBM MQ został uznany za uprzednio zweryfikowany przez produkt IMS.

Może być w zakresie od zera do 2 147 483 647.

Wartość domyślna to 2 147 483 647.

Zaleca się ustawienie tego parametru w połączeniu z parametrem interval komendy ALTER SECURITY w celu zachowania spójności ustawień pamięci podręcznej zabezpieczeń w systemie mainframe.

Tpipepfx

Jest to przedrostek, który ma być używany dla nazw Tpipe.

Składa się z trzech znaków: pierwszy znak znajduje się w zakresie od A do Z, kolejne znaki są od A do Z lub od 0 do 9. Wartością domyślną jest CSQ.

Jest to używane za każdym razem, gdy program IBM MQ tworzy potok. Reszta nazwy jest przypisywany przez produkt IBM MQ. Nie można ustawić pełnej nazwy Tpipe dla dowolnego potoku Tpipe utworzonego przez produkt IBM MQ.

QINDEXBLD

Określa, czy restartowanie menedżera kolejek oczekuje na odbudowanie wszystkich indeksów kolejek lub czy zostanie zakończone przed odbudową wszystkich indeksów.

Wait

Restartowanie menedżera kolejek oczekuje na zakończenie wszystkich operacji budowania indeksu kolejki. Oznacza to, że żadne aplikacje nie są opóźniane podczas normalnego przetwarzania funkcji API produktu IBM MQ podczas tworzenia indeksu, ponieważ wszystkie indeksy są tworzone, zanim wszystkie aplikacje będą mogły łączyć się z menedżerem kolejek.

Jest to opcja domyślna.

NOWOŚĆ

Menedżer kolejek może zostać zrestartowany przed zakończeniem całego budowania indeksu kolejki.

QMCCSID

Określa domyślny identyfikator kodowanego zestawu znaków, który ma być używany przez menedżer kolejek (i w związku z tym rozproszony kolejkowanie).

Podaj wartość z zakresu od 0 do 65535. Wartość musi reprezentować stronę kodową EBCDIC, która jest wyświetlana jako rodzima strona kodowa produktu z/OS dla wybranego języka w [językach narodowych](#).

Wartość zero, która jest wartością domyślną, oznacza użycie aktualnie ustawionego identyfikatora CCSID lub, jeśli żaden nie jest ustawiony, należy użyć identyfikatora CCSID 500. Oznacza to, że jeśli identyfikator CCSID został jawnie ustawiony na wartość niezerową, nie można go zresetować, ustawiając wartość parametru QMCCSID na zero. Należy teraz użyć poprawnego identyfikatora CCSID niezerowego. Jeśli parametr QMCCSID ma wartość zero, można sprawdzić, jaki identyfikator CCSID jest używany, wydając komendę DISPLAY QMGR CCSID.

QSGDATA

Dane grupy współużytkowania kolejki. To słowo kluczowe przyjmuje pięć parametrów pozycyjnych:

QSGDATA = (Qsgname , Dsgname , Db2name , Db2serv , Db2b1ob)

Qsgname

Jest to nazwa grupy współużytkowania kolejki, do której należy menedżer kolejek.

Więcej informacji na temat poprawnych znaków zawiera sekcja [Reguły nazewnictwa obiektów IBM MQ](#) . Nazwa:

- Może mieć długość od 1 do 4 znaków
- Nie może rozpoczynać się od cyfry
- Nie może się kończyć znakiem @.

Wynika to z faktu, że ze względu na implementację, nazwy zawierające mniej niż cztery znaki są dopełniane wewnątrz znakami @,

Wartością domyślną jest odstępy, które wskazują, że menedżer kolejek nie jest elementem żadnej grupy współużytkowania kolejek.

Nazwa_zestawu_danych

Jest to nazwa grupy współużytkowania danych produktu Db2 , z którą ma nawiązać połączenie menedżer kolejek.

Może mieć od 1 do 8 znaków długości i musi być wpisana wielkimi literami.

Wartością domyślną jest odstępy, które wskazują, że grupy współużytkowania kolejek nie są używane.

Db2name

Jest to nazwa podsystemu Db2 lub załącznika grupy, z którym ma zostać nawiązane połączenie z menedżerem kolejek.

Może mieć od 1 do 4 znaków długości i musi być wpisana wielkimi literami.

Wartością domyślną jest odstępy, które wskazują, że grupy współużytkowania kolejek nie są używane.

Uwaga: Podsystem Db2 (lub załącznik grupy) musi znajdować się w grupie współużytkowania danych produktu Db2 określonej w Dsgname, a wszystkie menedżery kolejek muszą określać tę samą grupę współużytkowania danych produktu Db2 .

Db2serv

Jest to liczba zadań serwera używanych do uzyskiwania dostępu do produktu Db2.

Może to być w zakresie od 4 do 10.

Wartością domyślną jest 4.

Db2blob

Jest to liczba zadań programu Db2 używanych do uzyskiwania dostępu do dużych obiektów binarnych (BLOB).

Może to być w zakresie od 4 do 10.

Wartością domyślną jest 4.

Jeśli zostanie podany jeden z parametrów nazwy (tj. **Qsgname**, **Dsgname** lub **Db2name**), należy wprowadzić wartości dla innych nazw, w przeciwnym razie IBM MQ nie powiedzie się.

RESAUDIT

Określa, czy rekordy kontroli RACF są zapisywane dla sprawdzeń zabezpieczeń RESLEVEL wykonywanych podczas przetwarzania połączenia.

Podaj jedną z następujących opcji:

NO

Kontrola RESLEVEL nie jest wykonywana.

YES

Kontrola RESLEVEL jest wykonywana.

Wartość domyślna to: TAK.

ROUTCDE

Określa domyślny kod przepływu komunikatów programu z/OS przypisany do komunikatów, które nie są wysyłane w odpowiedzi bezpośrednio do komendy MQSC.

Podaj jedną z następujących opcji:

1. Wartość z zakresu od 1 do 16 włącznie.
2. Lista wartości rozdzielanych przecinkami i ujęta w nawiasy. Każda wartość musi mieścić się w zakresie od 1 do 16 włącznie.

Wartość domyślna to 1.

Więcej informacji na temat kodów routingu serwera z/OS znajduje się w sekcji [Opis komunikatu](#) w jednym z woluminów podręcznika z/OS *MVS Routing and Descriptor Codes* .

SERVICE

To pole jest zarezerwowane do użycia przez produkt IBM.

SMFACCT

Służy do określenia, czy produkt IBM MQ wysyła dane rozliczeniowe do produktu SMF automatycznie podczas uruchamiania menedżera kolejek.

Podaj jedną z następujących opcji:

NO

Nie uruchamiaj automatycznie zbierania danych rozliczeniowych.

YES

Automatycznie rozpocznij zbieranie danych rozliczeniowych dla domyślnej klasy 1.

liczby całkowite

Lista klas, dla których rozliczanie jest zbierane automatycznie w zakresie od 1 do 4.

Wartość domyślna to NO.

SMFSTAT

Określa, czy statystyka SMF ma być zbierana automatycznie podczas uruchamiania menedżera kolejek.

Podaj jedną z następujących opcji:

NO

Nie uruchamiaj statystyk automatycznie.

YES

Automatycznie rozpocznij zbieranie statystyk dla domyślnej klasy 1.

liczby całkowite

Lista klas, dla których statystyki są zbierane automatycznie z zakresu od 1 do 4. Aby zebrać statystyki klasy 2 lub 3, należy również określić klasę 1.

Wartość domyślna to NO.

SPLCAP


Możliwość strategii zabezpieczeń umożliwia wyższy poziom zabezpieczeń komunikatów za pomocą strategii sterujących, czy komunikaty są podpisywane, czy szyfrowane, ponieważ są zapisywane i odczytywane z kolejek.

Przetwarzanie strategii bezpieczeństwa jest włączone dla tego menedżera kolejek, konfigurując SPLCAP z jedną z następujących wartości:

NO


Możliwość implementowania strategii bezpieczeństwa komunikatów dla kolejek nie jest włączona podczas inicjowania menedżera kolejek.

YES

 Funkcje zabezpieczeń komunikatów są włączane podczas inicjowania menedżera kolejek.

Jeśli ten element sterujący jest ustawiony, menedżer kolejek próbuje załadować licencję umożliwiającą moduł z SDRQAUTH podczas inicjowania, a następnie uruchomić dodatkową przestrzeń adresową (AMSM).

Menedżer kolejek nie uruchamia się, jeśli AMS nie ma licencji, a wymagana konfiguracja zabezpieczeń komunikatów jest w tym miejscu.

 Jeśli menedżer kolejek jest uruchomiony w wersji IBM MQ 9.1.2 lub wcześniejszej, to sprawdza, czy biblioteka SDRQAUTH jest częścią biblioteki STEPLIB menedżera kolejek i zawiera moduł włączania produktu AMS .

W przypadku działania w systemie IBM MQ 9.1.3 lub nowszym menedżer kolejek sprawdza, czy atrybut AMSPROD jest ustawiony na wartość AMS, ADVANCED lub ADVANCEDVUE.

Jeśli te sprawdzenia będą przebiegać, funkcje zabezpieczeń komunikatów są włączane podczas inicjowania menedżera kolejek i przestrzeń adresowa AMSM jest uruchamiana.

Jeśli te sprawdzenia nie powiodą się lub zostanie uruchomiona niezbędna konfiguracja zabezpieczeń komunikatów, uruchomienie menedżera kolejek nie powiedzie się.

Wartość domyślna to NO.

STATIME

Określa domyślny czas (w minutach) między kolejnymi zbieraczami statystyk.

Podaj liczbę z zakresu od zera do 1440.

Jeśli określono wartość zero, zarówno dane statystyczne, jak i dane rozliczeniowe są kolekcjonowane podczas rozgłaszania kolekcjonowania danych SMF. Informacje na temat ustawiania tej opcji zawiera sekcja Korzystanie z narzędzia do zarządzania systemem.

Domyślną wartością jest 30.

TRACSTR

Określa, czy śledzenie globalne ma być uruchamiane automatycznie.

Podaj jedną z następujących opcji:

NO

Śledzenie globalne nie jest uruchamiane automatycznie.

YES

Automatycznie uruchom śledzenie globalne dla klasy domyślnej, klasa 1.

liczby całkowite

Lista klas, dla których śledzenie globalne ma być uruchamiane automatycznie z zakresu od 1 do 4.

Automatycznie uruchom śledzenie globalne dla wszystkich klas.

Wartość domyślna to NO, jeśli słowo kluczowe w makrze nie zostanie określone.

Uwaga: Podany domyślny moduł ładujący parametr systemowy (CSQZPARM) ma wartość TRACSTR=YES (ustawiona w module asembler CSQFSYSP). Jeśli śledzenie nie ma być uruchamiane automatycznie, należy utworzyć własny moduł parametrów systemowych lub wydać komendę STOP TRACE po uruchomieniu menedżera kolejek.

Szczegółowe informacje na temat komendy STOP TRACE można znaleźć w sekcji ZATRZYMAJ ŚLEDZENIE.

TRACTBL

Określa domyślną wielkość (w blokach 4 KB) tabeli śledzenia, w której narzędzie śledzenia globalnego zapisuje rekordy śledzenia produktu IBM MQ.

Podaj wartość z zakresu od 1 do 999.

Wartością domyślną jest 99. Jest to odpowiednik 396 KB.

Uwaga: Pamięć masowa dla tabeli śledzenia jest przydzielana w ECSA. Dlatego należy wybrać tę wartość z ostrożnością.

WLMTIME

Określa czas (w minutach lub sekundach, w zależności od wartości parametru WLMTIMU) między poszczególnymi skanami indeksów dla kolejek zarządzanych przez WLM.

Podaj wartość z zakresu od 1 do 9999.

Domyślną wartością jest 30.

WLMTIMU

Jednostki czasu używane z parametrem WLMTIME.

Podaj jedną z następujących opcji:

min.

Wartość WLMTIME reprezentuje liczbę minut.

SECS

Wartość WLMTIME reprezentuje liczbę sekund.

Wartością domyślną jest MINS.

Odsyłacze pokrewne

“Korzystanie z komendy CSQ6LOGP” na stronie 888

W tym temacie opisano sposób określania opcji rejestrowania za pomocą komendy CSQ6LOGP.

“Korzystanie z komendy CSQ6ARVP” na stronie 892



Ten temat zawiera informacje dotyczące określania środowiska archiwizacji za pomocą komendy CSQ6ARVP .

Korzystanie z komendy CSQ6LOGP

W tym temacie opisano sposób określania opcji rejestrowania za pomocą komendy CSQ6LOGP.

Użyj komendy CSQ6LOGP , aby określić opcje rejestrowania.

Domyślne parametry dla komendy CSQ6LOGP oraz informacje o tym, czy można zmienić każdy parametr przy użyciu komendy SET LOG , są wyświetlane w sekcji [Domyślne wartości parametrów CSQ6LOGP](#). Jeśli konieczna jest zmiana dowolnej z tych wartości, należy zapoznać się ze szczegółowymi opisami parametrów.

Parametr	Opis	Wartość domyślna	komenda SET
COMPLOG	Określa, czy włączona jest kompresja dziennika.	BRAK	X
DEALLCT	Czas, przez jaki jednostka taśm archiwum pozostaje nieużywana, zanim zostanie przydzielona.	zero	X
INBUFF	Wielkość pamięci masowej buforu wejściowego dla zestawów danych dziennika aktywnego i archiwalnego.	60 kB	-
MAXARCH	Maksymalna liczba woluminów dziennika archiwalnego, które mogą być rejestrowane.	500	X
MAXCNOFF	Maksymalna liczba zadań odciążania CSQJOFF7 , które mogą być uruchamiane równolegle.	31	-
MAXRTU	Maksymalna liczba dedykowanych jednostek taśm przydzielonych do współbieżnego odczytywania woluminów taśmowych z dziennikiem archiwalnym.	2	X
OFFLOAD	Archiwizowanie lub wyłączenie.	TAK (ON)	-
OUTBUFF	Wielkość pamięci masowej bufora wyjściowego dla zestawów danych dziennika aktywnego i archiwalnego.	4 000 kB	-
TWOACTV	Pojedyncze lub podwójne rejestrowanie aktywne.	TAK (podwójny)	-
TWOARCH	Pojedyncze lub podwójne rejestrowanie archiwalne.	TAK (podwójny)	-
TWOBSDS	Pojedyncze lub podwójne BSDS.	TAK (podwójne BSDS)	-
WRTHRSR	Liczba buforów wyjściowych, które mają zostać wypełnione przed ich zapisami w aktywnych zestawach danych dziennika.	20	X
  ZHYWRITE	Określa, czy funkcja zapisu zHyperjest włączona.	NO	X

COMPLOG

Określa, czy włączona jest kompresja dziennika.

Określ:

BRAK

Kompresja dziennika nie jest włączona.

RLE

Kompresja dziennika jest włączona przy użyciu kodowania run-length.

ANY

Menedżer kolejek wybiera algorytm kompresji, który zapewnia największy stopień kompresji rekordów dziennika. Ta opcja powoduje kompresję RLE.

Wartością domyślną jest NONE.

Więcej informacji na temat kompresji dziennika zawiera sekcja [Kompresja dziennika](#).

DEALLCT

Określa czas (w minutach), przez jaki jednostka taśm odczytu archiwum może pozostać nieużywana, zanim zostanie ona przydzielona.

Określ jedną z następujących opcji:

- Czas (w minutach) w zakresie od zera do 1440
- NOLIMIT

Podanie wartości 1440 lub NOLIMIT oznacza, że jednostka taśm nigdy nie jest deprzydzielona.

Wartością domyślną jest zero.

Podczas odczytywania danych z dziennika archiwalnego z taśmy zaleca się ustawienie wartości wystarczająco wysokiej, aby umożliwić produktowi IBM MQ optymalizację obsługi taśm dla wielu aplikacji odczytu.

INBUFF

Określa wielkość (w kilobajtach) buforu wejściowego do odczytu dzienników aktywnych i archiwalnych podczas odtwarzania. Użyj liczby dziesiętnej z zakresu od 28 do 60. Podana wartość jest zaokrąglana w górę do wielokrotności liczby 4.

Wartość domyślna to 60 kB.

Sugerowane ustawienia:

System testowy 28 kB

System produkcyjny 60 kB

Ustaw tę wartość na wartość maksymalną, aby uzyskać najlepszą wydajność odczytu dziennika.

MAXARCH

Określa maksymalną liczbę woluminów dziennika archiwalnego, które mogą być zapisane w BSDS. Po przekroczeniu tej liczby rejestrowanie rozpoczyna się ponownie na początku BSDS.

Użyj liczby dziesiętnej z zakresu od 10 do 1000.

Domyślną wartością jest 500.

Sugerowane ustawienia:

System testowy 500 (wartość domyślna)

System produkcyjny 1 000

Ustaw wartość maksymalną tak, aby BSDS mógł rejestrować możliwie najwięcej dzienników.

Więcej informacji na temat dzienników i BSDS zawiera sekcja [Zarządzanie zasobami produktu IBM MQ](#).

MAXCNOFF

Określa liczbę zadań odciażających CSQJOFF7, które mogą być uruchamiane równolegle.

Umożliwia to, aby menedżer kolejek lub menedżery kolejek były dostrojone w taki sposób, aby nie używały wszystkich dostępnych jednostek taśm.

Zamiast tego menedżer kolejek oczekuje na zakończenie zadania CSQJOFF7 przed próbą przydzielenia wszystkich nowych zestawów danych archiwum.

Jeśli menedżer kolejek jest archiwizowany na taśmie, należy ustawić ten parametr w taki sposób, aby liczba współbieżnych żądań taśm nie była równa lub większa niż liczba dostępnych jednostek taśm. W przeciwnym razie system może się zawiesić.

Należy pamiętać, że jeśli używana jest podwójna archiwizacja, to każde zadanie przenoszenia wykonuje oba archiwa, dlatego należy odpowiednio ustawić parametr. Na przykład, jeśli menedżer kolejek ma podwójną archiwizację na taśmie, wartość MAXCNOFF=2 pozwalałaby na jednoczesne archiwizowanie dwóch aktywnych dzienników na cztery taśmy.

Jeśli kilka menedżerów kolejek współużytkuje jednostki taśm, należy odpowiednio ustawić MAXCNOFF dla każdego menedżera kolejek.

Wartością domyślną jest 31.

Podaj wartość z zakresu od 1 do 31.

MAXRTU

Określa maksymalną liczbę dedykowanych jednostek taśm, które mogą być przydzielone do współbieżnego odczytywania woluminów taśm archiwalnego dziennika.

Ten parametr oraz parametr DEALLCT umożliwiają produktowi IBM MQ optymalizowanie odczytu dziennika archiwalnego z urządzeń taśmowych.

Podaj wartość z zakresu od 1 do 99.

Wartością domyślną jest 2.

Zaleca się ustawienie, aby wartość była co najmniej jedna mniejsza niż liczba jednostek taśm dostępnych dla produktu IBM MQ. W przeciwnym razie proces odciażania może być opóźniony, co może mieć wpływ na wydajność systemu. W celu uzyskania maksymalnej przepustowości podczas przetwarzania dziennika archiwalnego należy określić największą możliwą wartość dla tej opcji, pamiętając o tym, że dla przetwarzania offload wymagana jest co najmniej jedna jednostka taśm.

OFFLOAD

Służy do określenia, czy archiwizacja została włączona.

Określ:

YES

Archiwizacja jest w

NO

Archiwizacja jest wyłączona

Wartość domyślna to: TAK.

Uwaga: Nie wyłączaj archiwizację, chyba że pracujesz w środowisku testowym. Jeśli zostanie wyłączony, nie będzie można zagwarantować, że dane zostaną odzyskane w przypadku awarii systemu lub transakcji.

OUTBUFF

Określa łączną wielkość pamięci masowej (w kilobajtach), która ma być używana przez produkt IBM MQ dla buforów wyjściowych do zapisu aktywnych i archiwalnych zestawów danych dziennika. Wielkość każdego buforu wyjściowego to 4 kB.

Parametr musi należeć do zakresu od 128 do 4000. Podana wartość jest zaokrąglana w górę do wielokrotności liczby 4. Wartości z zakresu od 40 do 128 zostaną zaakceptowane ze względu na kompatybilność i są traktowane jako wartość 128.

Wartością domyślną jest 4000 kB.

Sugerowane ustawienia:

System testowy	400 kB
System produkcyjny	4 000 kB

Ustaw tę wartość na wartość maksymalną, aby uniknąć wyczerpania się buforów wyjściowych dziennika.

TWOACTV

Określa pojedyncze lub podwójne rejestrowanie aktywne.

Określ:

NO

Pojedyncze dzienniki aktywne

YES

Podwójne dzienniki aktywne

Wartość domyślna to: TAK.

Więcej informacji na temat korzystania z rejestrowania pojedynczego i podwójnego znajduje się w sekcji [Zarządzanie zasobami produktu IBM MQ](#).

TWOARCH

Określa liczbę dzienników archiwalnych, które program IBM MQ generuje, gdy aktywny dziennik jest odciążony.

Określ:

NO

Pojedyncze dzienniki archiwalne

YES

Podwójne dzienniki archiwalne

Wartość domyślna to: TAK.

Sugerowane ustawienia:

System testowy	NO
System produkcyjny	YES (wartość domyślna)

Więcej informacji na temat korzystania z rejestrowania pojedynczego i podwójnego znajduje się w sekcji [Zarządzanie zasobami produktu IBM MQ](#).

TWOBSDS

Określa liczbę zestawów danych programu startowego.

Określ:

NO

Pojedyncze BSIDS

YES

Podwójne BSIDS

Wartość domyślna to: TAK.

Więcej informacji na temat korzystania z rejestrowania pojedynczego i podwójnego znajduje się w sekcji [Zarządzanie zasobami produktu IBM MQ](#).

WRTHRS

Określa liczbę 4 kB buforów wyjściowych, które mają być wypełnione przed ich zapisami w aktywnych zestawach danych dziennika.

Im większa jest liczba buforów, tym rzadziej odbywa się zapis, co zwiększa wydajność programu IBM MQ. Bufory mogą być zapisywane przed osiągniętym numerem, jeśli wystąpią znaczące zdarzenia, takie jak punkt zatwierdzania.

Należy określić liczbę buforów z zakresu od 1 do 256.

Wartość domyślna to 20.

V 9.1.2 ZHYWRITE

Określa, czy operacje zapisu do aktywnych dzienników są wykonywane przy włączonej funkcji zHyperWrite. Zestawy danych aktywnych dzienników muszą znajdować się w woluminach obsługujących technikę zHyperWrite, aby było możliwe włączenie funkcji zHyperWrite.

Więcej informacji o włączaniu aktywnych dzienników z funkcją zHyperWrite zawiera temat [Używanie funkcji zHyperWrite z aktywnymi dziennikami produktu IBM MQ](#).

Możliwe wartości:

NO

Funkcja zHyperWrite nie jest włączona.

YES

Funkcja zHyperWrite jest włączona.

Odsyłacze pokrewne

[“Korzystanie z komendy CSQ6SYSP” na stronie 878](#)

W tym temacie opisano sposób ustawiania parametrów systemowych za pomocą komendy CSQ6SYSP.

[“Korzystanie z komendy CSQ6ARVP” na stronie 892](#)

Ten temat zawiera informacje dotyczące określania środowiska archiwizacji za pomocą komendy CSQ6ARVP .

Korzystanie z komendy CSQ6ARVP

Ten temat zawiera informacje dotyczące określania środowiska archiwizacji za pomocą komendy CSQ6ARVP .

Do utworzenia środowiska archiwizacji należy użyć komendy CSQ6ARVP .

Domyślne parametry komendy CSQ6ARVP oraz informacje o tym, czy można zmieniać poszczególne parametry za pomocą komendy SET ARCHIVE, zawiera Tabela 61 na stronie 892. Jeśli konieczna jest zmiana którejkolwiek z tych wartości, należy zapoznać się ze szczegółowymi opisami parametrów. Więcej informacji na temat planowania pamięci masowej zawiera sekcja [Planowanie wymagań dotyczących pamięci masowej i wydajności w systemie z/OS](#) .

Parametr	Opis	Wartość domyślna	komenda SET
ALCUNIT	Jednostki, w których wykonywane są przydziały powierzchni podstawowej i dodatkowej.	BLK (bloki)	X
ARCPFX1	Przedrostek nazwy pierwszego zestawu danych dziennika archiwalnego.	CSQARC1	X
ARCPFX2	Przedrostek nazwy drugiego zestawu danych dziennika archiwalnego.	CSQARC2	X
ARCRETN	Czas przechowywania zestawu danych dziennika archiwalnego w dniach.	9999	X

Tabela 61. Wartości domyślne parametrów komendy CSQ6ARVP (kontynuacja)

Parametr	Opis	Wartość domyślna	komenda SET
<u>ARCWRTC</u>	Lista kodów trasy dla komunikatów do operatora o zestawach danych dziennika archiwalnego.	1,3,4	X
<u>ARCWTOR</u>	Określa, czy wysyłać komunikat do operatora i czekać na odpowiedź przed próbą podłączenia zestawu danych dziennika archiwalnego.	YES	X
<u>BlkSize</u>	Wielkość bloku zestawu danych dziennika archiwalnego.	28 672	X
<u>Catalog</u>	Określa, czy zestawy danych dziennika archiwalnego są katalogowane w ICF.	NO	X
<u>Minimalna</u>	Określa, czy zestawy danych dziennika archiwalnego mają być upakowane.	NO	X
<u>PRIQTY</u>	Przydzielanie obszaru podstawowego dla zestawów danych DASD.	25 715	X
<u>PROTECT</u>	Określa, czy zestawy danych dziennika archiwalnego są chronione przez profile ESM podczas tworzenia zestawów danych.	NO	X
<u>QUIESCE</u>	Maksymalny czas, w sekundach, dozwolony do wyciszenia, gdy określono parametr ARCHIVE LOG z parametrem MODE (QUIESCE).	5	X
<u>SECQTY</u>	Przydzielanie przestrzeni dodatkowej dla zestawów danych DASD. Informacje na temat jednostek, które mają być używane, zawiera opis parametru ALCUNIT.	540	X
<u>TSTAMP</u>	Określa, czy nazwa zestawu danych archiwum powinna zawierać znacznik czasu.	NO	X
<u>UNIT</u>	Typ urządzenia lub nazwa jednostki, na której przechowywana jest pierwsza kopia zestawów danych dziennika archiwalnego.	Taśma	X
<u>UNIT2</u>	Typ urządzenia lub nazwa jednostki, na której jest przechowywana druga kopia zestawów danych dziennika archiwalnego.	Wartość pusta	X

ALCUNIT

Określa nazwę jednostki przydzielania przestrzeni podstawowej i dodatkowej.

Podaj jedną z następujących wartości:

Cyl

Cylindry

Trk

Ścieżki

Blk

Bloki

Zaleca się używanie biblioteki BLK, ponieważ jest ona niezależna od typu urządzenia.

Wartością domyślną jest BLK.

Jeśli wolne miejsce na woluminach DASD archiwum może być podzielone na fragmenty, zaleca się określenie mniejszego obszaru podstawowego i umożliwienie rozszerzenia na obszary dodatkowe. Więcej informacji na temat przydzielania miejsca dla aktywnych dzienników zawiera sekcja [Planowanie pamięci archiwalnej dzienników](#).

ARCPFX1

Określa przedrostek nazwy pierwszego zestawu danych dziennika archiwalnego.

Opis nazw zestawów danych oraz ograniczeń dotyczących długości komunikatu ARCPFX1 można znaleźć w opisie parametru TSTAMP.

Ten parametr nie może być pusty.

Wartością domyślną jest CSQARC1.

Konieczne może być autoryzowanie identyfikatora użytkownika powiązanego z przestrzenią adresową menedżera kolejek produktu IBM MQ w celu utworzenia dzienników archiwalnych z tym przedrostkiem.

ARCPFX2

Określa przedrostek nazwy drugiego zestawu danych dziennika archiwalnego.

Opis nazw zestawów danych oraz ograniczeń dotyczących długości komunikatu ARCPFX2 można znaleźć w opisie parametru TSTAMP.

Parametr ten nie może być pusty, nawet jeśli parametr TWOARCH ma wartość NO.

Wartością domyślną jest CSQARC2.

Konieczne może być autoryzowanie identyfikatora użytkownika powiązanego z przestrzenią adresową menedżera kolejek produktu IBM MQ w celu utworzenia dzienników archiwalnych z tym przedrostkiem.

ARCRETN

Określa okres przechowywania (w dniach), który ma być używany podczas tworzenia zestawu danych dziennika archiwalnego.

Parametr musi być z zakresu od 0 do 9999.

Wartość domyślna to 9999.

Sugerowane ustawienia:

System testowy 3

W systemie testowym dzienniki archiwalne prawdopodobnie nie są wymagane przez długi czas.

System produkcyjny 9 999 (wartość domyślna)

Ustaw wysoką wartość, aby efektywnie wyłączyć automatyczne usuwanie dziennika archiwalnego.

Więcej informacji na temat usuwania zestawów danych dziennika archiwalnego zawiera sekcja [Discarding archive log data sets](#) (Odrzucanie zestawów danych dziennika archiwalnego).

ARCWRTC

Określa listę kodów routingu systemu z/OS dla komunikatów dotyczących zestawów danych dziennika archiwalnego kierowanych do operatora. To pole jest ignorowane, jeśli parametr ARCWTOR ma wartość NO.

Należy podać do 14 kodów routingu, z których każdy ma wartość z zakresu od 1 do 16. Należy podać co najmniej jeden kod. Kody na liście należy oddzielać przecinkami, a nie odstępami.

Wartością domyślną jest lista wartości: 1,3,4.

Więcej informacji na temat kodów routingu systemu z/OS zawiera sekcja *Kody routingu* w dokumentacji [Opis komunikatu](#) w jednym z woluminów podręczników *z/OS MVS System Messages*.

ARCWTOR

Określa, czy komunikat ma zostać wysłany do operatora i czy przed próbą podłączenia zestawu danych dziennika archiwalnego zostanie odebrana odpowiedź.

Pozostali użytkownicy produktu IBM MQ mogą być zmuszeni do oczekiwania na podłączenie zestawu danych, ale nie dotyczy ich oczekiwanie przez produkt IBM MQ na odpowiedź na komunikat.

Podaj jedną z następujących wartości:

YES

Urządzenie potrzebuje dużo czasu, aby podłączyć zestawy danych dziennika archiwalnego. Na przykład napęd taśm.

NO

Urządzenie nie ma długich opóźnień. Na przykład DASD.

Wartość domyślna to: TAK.

Sugerowane ustawienia:

System testowy NO

System produkcyjny YES (wartość domyślna)

Zależy to od procedur operacyjnych. Jeśli używane są roboty taśm, wartość NO może być bardziej odpowiednia.

BLKSIZE

Określa wielkość bloku zestawu danych dziennika archiwalnego. Podana wielkość bloku musi być zgodna z typem urządzenia określonym w parametrze UNIT.

Parametr musi być z zakresu od 4 097 do 28 672. Podana wartość jest zaokrąglana w górę do wielokrotności 4 096.

Wartością domyślną jest 28 672.

Parametr ten jest przesłany przez wielkość bloku klasy danych podsystemu zarządzania pamięcią masową (Storage Management Subsystem-SMS), jeśli została podana.

Jeśli zestaw danych dziennika archiwalnego jest zapisywany w pamięci DASD, zaleca się wybranie maksymalnej wielkości bloku, która zezwala na dwa bloki dla każdej ścieżki. Na przykład dla urządzenia 3390 należy użyć bloku o wielkości 24 576.

Jeśli zestaw danych dziennika archiwalnego jest zapisywany na taśmie, określenie największej możliwej wielkości bloku zwiększa szybkość odczytu dziennika archiwalnego. Należy użyć bloku o wielkości 28 672.

Sugerowane ustawienia:

System testowy Zaleca się użycie wielkości bloku w zależności od nośnika używanego dla dzienników archiwalnych.

Oznacza to, że dla dysku 24 576 i taśmy 28 672.

System produkcyjny Zaleca się użycie wielkości bloku w zależności od nośnika używanego dla dzienników archiwalnych.

Oznacza to, że dla dysku 24 576 i taśmy 28 672.

CATALOG

Określa, czy zestawy danych dziennika archiwalnego mają być wpisywane do podstawowego katalogu ICF.

Podaj jedną z następujących wartości:

NO

Zestawy danych dziennika archiwalnego nie są katalogowane

YES

Zestawy danych dziennika archiwalnego są katalogowane

Wartością domyślną jest NO.

Wszystkie zestawy danych dziennika archiwalnego przydzielone na DASD muszą być wpisane do katalogu. W przypadku archiwizowania na DASD, gdy parametr CATALOG ma wartość NO, za każdym razem, gdy przydzielany jest zestaw danych dziennika archiwalnego, wyświetlany jest komunikat CSQJ072E, a program IBM MQ wpisuje zestaw danych do katalogu.

Sugerowane ustawienia:

System testowy YES

System produkcyjny TAK, gdy archiwa są przydzielane na DASD

COMPACT

Określa, czy dane wpisywane do dzienników archiwalnych mają być kompakowane. Ta opcja ma zastosowanie jedynie w przypadku urządzenia 3480 lub 3490 z ulepszonym zapisywaniem danych (IDRC). Włączenie tej opcji powoduje zapisywanie danych przez jednostkę sterującą taśmami z gęstością o wiele większą niż normalnie, umożliwiając zapisanie większej ilości danych na każdym woluminie. Wartość NO należy podać, jeśli nie jest używane urządzenie 3480 z opcją IDRC lub modelem podstawowym 3490, z wyjątkiem 3490E. Podaj YES, jeśli chcesz, aby dane były upakowane.

Podaj jedną z następujących wartości:

NO

Nie upakowuj zestawów danych

YES

Upakuj zestawy danych

Wartością domyślną jest NO.

Podanie wartości YES niekorzystnie wpływa na wydajność. Należy również pamiętać, że dane skompresowane na taśmę mogą być odczytywane tylko za pomocą urządzenia obsługującego funkcję IDRC. Może to stanowić problem, jeśli trzeba wystać taśmy archiwalne do innego ośrodka w celu zdalnego odtwarzania.

Sugerowane ustawienia:

System testowy Nie dotyczy

System produkcyjny NO (wartość domyślna)

Dotyczy to tylko kompresji IDR 3480 i 3490. Ustawienie wartości YES (tak) może obniżyć wydajność odczytu dziennika archiwalnego podczas odtwarzania i restartowania, jednak nie ma to wpływu na zapis na taśmę.

PRIQTY

Określa przydział obszaru podstawowego dla zestawów danych DASD w jednostkach ALCUNIT.

Wartość musi być większa niż zero.

Wartością domyślną jest 25 715.

Ta wartość musi być wystarczająca dla kopii zestawu danych dziennika lub odpowiadającego mu zestawu BSDS, w zależności od tego, która z tych wartości jest większa. Aby określić wymaganą wartość, wykonaj następującą procedurę:

1. Określ liczbę przydzielonych aktywnych rekordów dziennika (c) zgodnie z opisem w sekcji “Tworzenie zestawów danych programu startowego i dziennika” na stronie 874.
2. Określ liczbę bloków o wielkości 4096 bajtów w każdym bloku dziennika archiwum:

$$d = \text{BLKSIZE} / 4096$$

gdzie BLKSIZE jest wartością zaokrągloną w górę.

3. Jeśli ALCUNIT = BLK:

$$\text{PRIQTY} = \text{INT}(c / d) + 1$$

gdzie INT oznacza zaokrąglenie w dół do liczby całkowitej.

Jeśli ALCUNIT = TRK:

$$\text{PRIQTY} = \text{INT}(c / (d * \text{INT}(e/\text{BLKSIZE}))) + 1$$

gdzie e jest liczbą bajtów dla każdej ścieżki (56664 dla urządzenia 3390), a INT oznacza zaokrąglenie w dół do liczby całkowitej.

Jeśli ALCUNIT = CYL:

$$\text{PRIQTY} = \text{INT}(c / (d * \text{INT}(e/\text{BLKSIZE}) * f)) + 1$$

gdzie f jest liczbą ścieżek dla każdego cylindra (15 dla urządzenia 3390), a INT oznacza zaokrąglenie w dół do liczby całkowitej.

Informacje na temat wielkości zestawów danych dziennika i archiwum zawiera sekcja [“Tworzenie zestawów danych programu startowego i dziennika”](#) na stronie 874 i [“Definiowanie zestawów stron”](#) na stronie 875.

Sugerowane ustawienia:

System testowy 1 680

Wystarczające do przechowywania całego aktywnego dziennika, czyli:

$$10\ 080 / 6 = 1\ 680 \text{ blocks}$$

System produkcyjny Nie ma zastosowania w przypadku archiwizowania na taśmie.

Jeśli wolne miejsce na woluminach DASD archiwum może być podzielone na fragmenty, zaleca się określenie mniejszego obszaru podstawowego i umożliwienie rozszerzenia na obszary dodatkowe. Więcej informacji na temat przydzielania miejsca dla aktywnych dzienników zawiera dokumentacja [Planowanie w systemie z/OS](#).

PROTECT

Określa, czy zestawy danych dziennika archiwalnego mają być zabezpieczane za pomocą osobnych profili zewnętrznego menedżera zabezpieczeń (ESM), gdy tworzone są zestawy danych.

Podaj jedną z następujących wartości:

NO

Profile nie są tworzone.

YES

Dyskretne profile zestawu danych są tworzone podczas przenoszenia dzienników. Jeśli zostanie podana wartość YES:

- Ochrona ESM musi być aktywna dla IBM MQ.
- ID użytkownika powiązany z przestrzenią adresową menedżera kolejek systemu IBM MQ musi mieć uprawnienie do tworzenia tych profili.
- Klasa TAPEVOL musi być aktywna, jeśli archiwizacja odbywa się na taśmie.

W przeciwnym razie przenoszenie nie powiedzie się.

Wartością domyślną jest NO.

QUIESCE

Określa maksymalny czas w sekundach dozwolony dla wyciszania, gdy komenda ARCHIVE LOG została wydana z określonym parametrem MODE (QUIESCE).

Parametr musi być z zakresu od 1 do 999.

Wartością domyślną jest 5.

SECQTY

Określa przydział obszaru dodatkowego dla zestawów danych DASD w jednostkach ALCUNIT. Przydział dodatkowy można przydzielić maksymalnie 15 razy; szczegółowe informacje można znaleźć w podręczniku *z/OS MVS JCL Reference* i *z/OS MVS JCL User's Guide*.

Parametr musi być większy od zera.

Wartością domyślną jest 540.

TSTAMP

Określa, czy w nazwie zestawu danych dziennika archiwalnego ma się znajdować znacznik czasu.

Podaj jedną z następujących wartości:

NO

Nazwy nie zawierają znacznika czasu. Zestawy danych dziennika archiwalnego mają następujące nazwy:

```
arcpfxi.A nnnnnnn
```

Gdzie *arcpfxi* jest przedrostkiem nazwy zestawu danych określonym przez ARCPFX1 lub ARCPFX2. *arcpfxi* może mieć do 35 znaków.

YES

Nazwy zawierają znacznik czasu. Zestawy danych dziennika archiwalnego mają następujące nazwy:

```
arcpfxi.cyyddd.T hhmsst.A nnnnnnn
```

gdzie *c* ma wartość 'D' dla lat do 1999 r. włącznie lub 'E' dla roku 2000 i nowszych, a *arcpfxi* jest przedrostkiem nazwy zestawu danych określonym przez ARCPFX1 lub ARCPFX2. *arcpfxi* może mieć do 19 znaków.

Rozsz

Nazwy zawierają znacznik czasu. Zestawy danych dziennika archiwalnego mają następujące nazwy:

```
arcpfxi.D yyyddd.T hhmsst.A nnnnnnn
```

Gdzie *arcpfxi* jest przedrostkiem nazwy zestawu danych określonym przez ARCPFX1 lub ARCPFX2. *arcpfxi* może mieć do 17 znaków.

Wartością domyślną jest NO.

UNIT

Określa typ urządzenia lub nazwę jednostki urządzenia, które jest używane do przechowywania pierwszej kopii zestawu danych dziennika archiwalnego.

Podaj typ urządzenia lub nazwę jednostki zawierającą od 1 do 8 znaków alfanumerycznych. Pierwszy znak musi być literą.

Ten parametr nie może być pusty.

Wartością domyślną jest TAPE.

Jeśli archiwizacja jest wykonywana na urządzeniu DASD, można podać ogólny typ urządzenia z ograniczonym zakresem woluminów, na przykład UNIT=3390.

Jeśli wykonujesz archiwizację na DASD, upewnij się, że:

- Przydział obszaru podstawowego jest wystarczająco duży, aby pomieścić wszystkie dane z zestawów danych aktywnego dziennika.
- Opcja katalogu zestawu danych dziennika archiwalnego (CATALOG) ma wartość YES.
- Użyto poprawnej wartości parametru BLKSIZE.

Jeśli archiwizacja jest wykonywana na urządzeniu TAPE, produkt IBM MQ można rozszerzyć do maksymalnie 20 woluminów.

Sugerowane ustawienia:

System testowy	DASD
System produkcyjny	Taśma

Więcej informacji na temat wyboru położenia dzienników archiwalnych zawiera publikacja [Planowanie w systemie z/OS](#).

UNIT2

Określa typ urządzenia lub nazwę jednostki urządzenia, które jest używane do przechowywania drugiej kopii zestawów danych dziennika archiwalnego.

Podaj typ urządzenia lub nazwę jednostki zawierającą od 1 do 8 znaków alfanumerycznych. Pierwszy znak musi być literą. Jeśli ten parametr jest pusty, używana jest wartość ustawiona dla parametru UNIT.

Wartość domyślna jest pusta.

Odsyłacze pokrewne

“Korzystanie z komendy CSQ6SYSP” na stronie 878

W tym temacie opisano sposób ustawiania parametrów systemowych za pomocą komendy CSQ6SYSP.

“Korzystanie z komendy CSQ6LOGP” na stronie 888

W tym temacie opisano sposób określania opcji rejestrowania za pomocą komendy CSQ6LOGP.

  *Korzystanie z CSQ6USGP*

W tym temacie opisano sposób ustawiania parametrów systemowych za pomocą komendy CSQ6USGP .

Za pomocą komendy CSQ6USGP można sterować rejestrowaniem wykorzystania produktu.

Domyślne parametry komendy CSQ6USGP są wyświetlane w programie [Tabela 62 na stronie 900](#).

Jeśli konieczna jest zmiana dowolnej z tych wartości, należy zapoznać się ze szczegółowymi opisami parametrów.



Ostrzeżenie: Nie można zmienić żadnego z tych parametrów za pomocą komendy SET SYSTEM.

Tabela 62. Domyślne wartości parametrów CSQ6USGP		
Parametr	Opis	Wartość domyślna
QMGRPROD	Produkt, dla którego ma być rejestrowana składnia menedżera kolejek	Wartość pusta
AMSPROD	Produkt, dla którego mają być rejestrowane użycie produktu Advanced Message Security (AMS)	Wartość pusta

QMGRPROD

Określa produkt, względem którego ma być rejestrowana składnia menedżera kolejek.

Podaj jedną z następujących opcji:

MQ

Użycie menedżera kolejek jest rejestrowane jako autonomiczny produkt IBM MQ for z/OS z identyfikatorem produktu 5655-MQ9.

VUE

Użycie menedżera kolejek jest rejestrowane jako autonomiczny produkt IBM MQ for z/OS Value Unit Edition (VUE) z identyfikatorem produktu 5655-VU9.

ADVANCEDVUE

Użycie menedżera kolejek jest rejestrowane jako część produktu IBM MQ Advanced for z/OS Value Unit Edition z identyfikatorem produktu 5655-AV1.

AMSPROD

V9.1.3 Jeśli ten parametr nie zostanie ustawiony, przestrzeń adresowa AMS nie zostanie uruchomiona, a komunikat CSQY024I zostanie wygenerowany.

Określa produkt, dla którego ma być rejestrowana składnia produktu Advanced Message Security, jeśli jest używana.

Podaj jedną z następujących opcji:

AMS

Użycie AMS jest rejestrowane jako autonomiczny produkt Advanced Message Security for z/OS z identyfikatorem produktu 5655-AM9.

ZAAWANSOWANE

Użycie AMS jest rejestrowane jako część produktu IBM MQ Advanced for z/OS, z identyfikatorem produktu 5655-AV9.

ADVANCEDVUE

Użycie AMS jest rejestrowane jako część produktu IBM MQ Advanced for z/OS Value Unit Edition, z identyfikatorem produktu 5655-AV1.

Więcej informacji na temat rejestrowania użycia produktu zawiera sekcja [Raportowanie informacji o produkcie](#).

Odsyłacze pokrewne

“Korzystanie z komendy CSQ6SYSP” na stronie 878

W tym temacie opisano sposób ustawiania parametrów systemowych za pomocą komendy CSQ6SYSP.

“Korzystanie z komendy CSQ6LOGP” na stronie 888

W tym temacie opisano sposób określania opcji rejestrowania za pomocą komendy CSQ6LOGP.

z/OS Dostosowanie parametrów inicjatora kanału

Użyj instrukcji ALTER QMGR, aby dostosować inicjator kanału do swoich wymagań.

- Powtórz to zadanie dla każdego menedżera kolejek produktu IBM MQ, jeśli jest to wymagane.
- To zadanie należy wykonać podczas migracji z poprzedniej wersji.

Liczba atrybutów menedżera kolejek, które sterują sposobem działania rozproszonego kolejkowania. Ustaw te atrybuty za pomocą komendy MQSC ALTER QMGR. Przykładowy zestaw danych inicjowania

thlqual.SCSQPROC(CSQ4INYG) zawiera pewne ustawienia, które można dostosować. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [ALTER QMGR](#).

Wartości tych parametrów są wyświetlane w postaci serii komunikatów przy każdym uruchomieniu inicjatora kanału.

Relacja między adapterami, przekaźnikami i maksymalną liczbą kanałów

Parametry ALTER QMGR CHIADAPS i CHIDISPS definiują liczbę bloków sterujących zadaniami (TCBs) używanych przez inicjatora kanału. Obiekty TCB (adapter) chiadaps są używane do tworzenia wywołań API IBM MQ do menedżera kolejek. Rekordy TCB (przekaźnik) CHIDISPS są używane do tworzenia połączeń z siecią komunikacyjną.

Parametr ALTER QMGR MAXCHL wpływa na dystrybucję kanałów przez przekaźnik TCBs.

CHIDISPS

Jeśli używana jest niewielka liczba kanałów, należy użyć wartości domyślnej.

Jedno zadanie dla każdego procesora optymalizuje wydajność systemu. Ponieważ zadania programu rozsyłającego są intensywnie obciążane CPU, zasada ta ma na celu zachowanie możliwie najmniejszej zajętości zadań, tak aby czas oczekiwania na znalezienie i uruchomienie wątków był zminimalizowany.

CHIDISPS (20) nadaje się do systemów z ponad 100 kanałami. W przypadku CHIDISPS (20), w przypadku gdy jest to bardziej dyspozytorskie TCB, jest mało prawdopodobne, że jest to bardziej niekorzystne, niż to konieczne.

Jako wytyczna, jeśli masz więcej niż 1000 kanałów, pozwól jednemu przekaźnikowi na każde 50 bieżących kanałów. Na przykład, podaj CHIDISPS (40), aby obsłużyć do 2000 aktywnych kanałów.

Jeśli używany jest protokół TCP/IP, maksymalna liczba programów rozsyłających używanych dla kanałów TCP/IP wynosi 100, nawet jeśli w CHIDISPS zostanie podana większa wartość.

CHIADAPS

Każde wywołanie funkcji API IBM MQ do menedżera kolejek jest niezależne od siebie i może być wykonane na dowolnym adapterze TCB. Wywołania używające komunikatów trwałych mogą zająć dużo więcej czasu niż w przypadku komunikatów nietrwałych z powodu operacji we/wy dziennika. W związku z tym inicjator kanału przetwarzający dużą liczbę trwałych komunikatów w wielu kanałach może potrzebować więcej niż domyślne 8 adapterów TCB, aby uzyskać optymalną wydajność. Jest to szczególnie ważne w przypadku, gdy wielkość batchsize jest niewielka, ponieważ przetwarzanie wsadowe wymaga również we/wy dziennika, a w przypadku użycia kanałów cienkiego klienta.

Sugerowaną wartością dla środowiska produkcyjnego jest CHIADAPS (30). Użycie większej liczby dodatkowych korzyści jest mało prawdopodobne i jest mało prawdopodobne, aby nie było znaczącej niekorzystnej sytuacji w przypadku posiadania CHIADAPS (30), jeśli jest to większe niż konieczne TCB adaptera.

MAXCHL

Każdy kanał jest powiązany z określonym przekaźnikiem TCB na początku kanału i pozostaje powiązany z tym TCB, dopóki kanał nie zostanie zatrzymany. Każdy TCB może współużytkować wiele kanałów. Parametr MAXCHL jest używany do rozmieszczania kanałów w dostępnych przekaźnikach TCBs. Pierwszy (MIN ((MAXCHL/CHIDISPS), 10)) kanały do uruchomienia są powiązane z pierwszym programem rozsyłającym TCB, itd. do czasu, aż wszystkie programy rozsyłające TCBs będą w użyciu.

Efektom tego dla niewielkiej liczby kanałów i dużej MAXCHL jest to, że kanały NIE są równomiernie rozprowadzane przez przekaźniki. Na przykład, jeśli ustawiono wartość CHIDISPS (10) i pozostawiono wartość MAXCHL jako wartość domyślną 200, ale posiadała tylko 50 kanałów, wówczas pięć przekaźników zostanie powiązanych z 10 kanałami, a pięć będzie nieużywane. Proponujemy ustawienie MAXCHL na liczbę kanałów faktycznie używanych tam, gdzie jest to mały stały numer.

Jeśli ta właściwość menedżera kolejek zostanie zmieniona, należy również przejrzeć właściwości menedżera kolejek ACTCHL, LU62CHLi TCPCHL, aby upewnić się, że wartości te są zgodne. Pełny opis tych właściwości oraz ich relacje można znaleźć w sekcji [Parametry menedżera kolejek](#).

Konfigurowanie środowiska usług systemowych z/OS UNIX dla inicjatorów kanałów

Inicjator kanału (CHINIT) korzysta z wątków OMVS. Przejrzyj parametry konfiguracyjne OMVS przed utworzeniem nowego CHINIT lub modyfikując liczbę programów rozsyłających lub SSLTASKS.

Każda CHINIT używa wątków 3 + CHIDISP + SSLTASKS OMVS. Przyczyniają się one do łącznej liczby wątków OMVS używanych w partycji LPAR, a także do liczby wątków używanych przez identyfikator użytkownika uruchomionego zadania CHINIT.

Można użyć **D OMVS, L** i przejrzeć bieżące użycie, wykorzystanie wody highwater oraz limit systemowy MAXPROCSYS (maksymalna liczba procesów, które system zezwala).

Jeśli dodajesz nową wartość CHINIT lub zwiększasz wartości CHIDISPS lub SSLTASKS, wówczas należy obliczyć wzrost liczby wątków i sprawdzić wpływ na wartości MAXPROCSYS. Za pomocą komendy **SETOMVS** można dynamicznie zmieniać wartość parametru MAXPROCSYS lub zaktualizować wartość parametru BPXPRCxx parmlib lub obie te wartości.

Parametr OMVS MAXPROCUSER to liczba wątków OMVS pojedynczego użytkownika OMVS, który jest z tym samym UID, który może mieć. Liczba wątków do tej wartości jest liczona. Jeśli więc istnieje 2 CHINITs z tym samym identyfikatorem użytkownika uruchomionego zadania, z 10 przekaźnikami i 3 SSLTASKS, każdy z nich ma wartość $2 * (3 + 10 + 3) = 32$ wątki dla identyfikatora OMVS.

Domyślną wartość MAXPROCUSER można wyświetlić za pomocą komendy **D OMVS, O** i można użyć komendy **SETOMVS** w celu dynamicznej zmiany parametru MAXPROCUSER lub zaktualizowania wartości parmlib BPXPRCxx lub obu tych wartości.

Tę wartość można przestonić dla poszczególnych użytkowników za pomocą komendy RACF **ALTUSER userid OMVS(PROCUSERMAX(nnnn))** lub równoważnej.

Aby uruchomić inicjator kanału, wydaj następującą komendę:

```
START CHINIT
```

Aby upewnić się, że inicjator kanału został uruchomiony pomyślnie, należy sprawdzić, czy w protokole zadania xxxxCHIN(ssidCHIN) nie ma błędu ICH408I.

Pojęcia pokrewne

“Skonfiguruj adaptory Batch, TSO i RRS” na stronie 902

Adaptory można udostępnić aplikacjom, dodając biblioteki do odpowiednich konkatencji STEPLIB. Aby przypisać zrzuty SNAP wydane przez adapter, należy przydzielić nazwę DDName CSQSNAP. Rozważ użycie funkcji CSQBDEFV w celu poprawienia przenośności programów użytkowanych

Rekordy danych statystyki inicjatora kanału

Skonfiguruj adaptory Batch, TSO i RRS

Adaptory można udostępnić aplikacjom, dodając biblioteki do odpowiednich konkatencji STEPLIB. Aby przypisać zrzuty SNAP wydane przez adapter, należy przydzielić nazwę DDName CSQSNAP. Rozważ użycie funkcji CSQBDEFV w celu poprawienia przenośności programów użytkowanych

- Powtórz to zadanie dla każdego menedżera kolejek produktu IBM MQ zgodnie z wymaganiami.
- W przypadku migracji z poprzedniej wersji może być konieczne wykonanie tego zadania.

Aby udostępnić adaptory dla zadań wsadowych i innych aplikacji za pomocą połączeń wsadowych, należy dodać następujące biblioteki produktu IBM MQ do konkatencji STEPLIB dla aplikacji wsadowej:

- thlqual.SCSQANL x
- thlqual.SCSQAUTH

gdzie x jest literą języka dla danego języka narodowego. (Nie trzeba tego robić, jeśli biblioteki znajdują się na liście LPA lub na liście odsyłaczy).

W przypadku aplikacji TSO należy dodać biblioteki do konkatencji STEPLIB w procedurze logowania TSO lub aktywować je za pomocą komendy TSO TSOLIB.

Jeśli adapter wykryje nieoczekiwany błąd IBM MQ , wysyła zrzut SNAP z/OS do nazwy DDname CSQSNAP i wysyła kod przyczyny MQRD_UNEXPECTED_ERROR do aplikacji. Jeśli instrukcja CSQSNAP DD nie znajduje się w kodzie JCL aplikacji lub CSQSNAP nie jest przydzielona do zestawu danych w TSO, zrzut nie zostanie wykonany. W takim przypadku można dołączyć instrukcję CSQSNAP DD w kodzie JCL aplikacji lub przydzielić CSQSNAP do zestawu danych w TSO i ponownie uruchomić aplikację. Ponieważ jednak niektóre problemy są sporadyczne, zaleca się dołączenie instrukcji CSQSNAP do aplikacji JCL lub przydzielenie CSQSNAP do zestawu danych w procedurze logowania TSO w celu przechwycenia przyczyny niepowodzenia w momencie, w którym występuje.

Dostarczony program CSQBDEFV poprawia przenośność programów użytkowanych przez Państwa aplikacje. W CSQBDEFV można określić nazwę menedżera kolejek lub grupy współużytkowania kolejek, z którą ma być nawiązane połączenie, a nie podawać jej w wywołaniu MQCONN lub MQCONNX w programie użytkowym. Dla każdego menedżera kolejek lub grupy współużytkowania kolejek można utworzyć nową wersję CSQBDEFV. W tym celu wykonaj następujące działania:

1. Skopiuj program asembler IBM MQ CSQBDEFV z thlqual.SCSQASMS do biblioteki użytkownika.
2. Dostarczony program zawiera domyślną nazwę podsystemu CSQ1. Nazwę tę można zachować podczas sprawdzania poprawności instalacji i instalacji. W przypadku podsystemów produkcyjnych można zmienić wartość parametru NAME=CSQ1 na nazwę podsystemu o nazwie jeden do czterech znaków lub użyć CSQ1.

Jeśli używane są grupy współużytkowania kolejek, można określić nazwę grupy współużytkowania kolejki zamiast CSQ1. W takim przypadku program wysyła żądanie połączenia do aktywnego menedżera kolejek w tej grupie.

3. Zmontuj i złącz-edytuj program, aby utworzyć moduł ładowalny CSQBDEFV. Do zespołu należy dołączyć bibliotekę thlqual.SCSQMACS w konkatencji SYSLIB, a następnie użyć parametrów link-edit RENT , AMODE=31 , RMODE=ANY. Jest to pokazane w przykładowym JCL w pliku thlqual.SCSQPROC(CSQ4DEFV). Następnie należy dołączyć bibliotekę ładowania do zadania wsadowego z/OS Batch lub TSO STEPLIB, wyprzedzając wartość thlqual.SCSQAUTH.

Pojęcia pokrewne

[“Konfigurowanie paneli operacyjno-sterujących” na stronie 903](#)

Aby skonfigurować panele operacji i sterowania, należy najpierw skonfigurować biblioteki zawierające wymagane panele, wykonania, komunikaty i tabele. W tym celu należy wziąć pod uwagę, który z funkcji języka narodowego ma być używany do paneli. Po wykonaniu tej czynności można opcjonalnie zaktualizować główne menu ISPF dla operacji IBM MQ i paneli sterujących, a następnie zmienić ustawienia klawiszy funkcyjnych.

Konfigurowanie paneli operacyjno-sterujących

Aby skonfigurować panele operacji i sterowania, należy najpierw skonfigurować biblioteki zawierające wymagane panele, wykonania, komunikaty i tabele. W tym celu należy wziąć pod uwagę, który z funkcji języka narodowego ma być używany do paneli. Po wykonaniu tej czynności można opcjonalnie zaktualizować główne menu ISPF dla operacji IBM MQ i paneli sterujących, a następnie zmienić ustawienia klawiszy funkcyjnych.

- *To zadanie należy wykonać raz dla każdego systemu z/OS , w którym ma zostać uruchomiony program IBM MQ.*
- *W przypadku migracji z poprzedniej wersji może być konieczne wykonanie tego zadania.*

Konfigurowanie bibliotek

Wykonaj następujące kroki, aby skonfigurować panele kontrolne i panele kontrolne produktu IBM MQ :

1. Upewnij się, że wszystkie biblioteki znajdujące się w konkatencjach mają ten sam format (F, FB, V, VB) i mają tę samą wielkość bloku lub są w kolejności malejącej wielkości bloków. W przeciwnym razie mogą wystąpić problemy podczas próby użycia tych paneli.

2. Dołącz bibliotekę thlqual.SCSQEXEC do konkatenacji SYSEXEC lub SYSPROC lub aktywuj ją za pomocą komendy TSO ALTLIB. Ta biblioteka, która jest przydzielana w formacie rekordu o stałej długości 80 w trakcie instalacji, zawiera wymagane wykonania.

Zaleca się umieszczenie biblioteki w konkatenacji SYSEXEC. Jeśli jednak ma być ona wstawiana do procedury SYSPROC, biblioteka musi mieć długość rekordu o długości 80 bajtów.

3. Dodaj thlqual.SCSQAUTH i thlqual.SCSQANLx do procedury logowania TSO STEPLIB lub aktywuj ją za pomocą komendy TSO TSOLIB, jeśli nie znajduje się ona na liście odsyłaczy lub w LPA.
4. Biblioteki panelu produktu IBM MQ można dodać trwale do konfiguracji biblioteki ISPF lub można je skonfigurować dynamicznie, gdy używane są panele. W przypadku poprzedniego wyboru należy wykonać następujące czynności:
 - a. Do konkatenacji ISPLLIB należy dołączyć bibliotekę zawierającą definicje operacji i panelu sterującego. Nazwa to thlqual.SCSQPNLx, gdzie x jest literą języka dla danego języka narodowego.
 - b. Dołącz bibliotekę zawierającą wymagane tabele w konkatenacji ISPTLIB. Nazwa to thlqual.SCSQTBLx, gdzie x jest literą języka dla danego języka narodowego.
 - c. Dołącz bibliotekę zawierającą wymagane komunikaty w konkatenacji ISPMLIB. Nazwa to thlqual.SCSQMSGx, gdzie x jest literą języka dla danego języka narodowego.
 - d. Dołącz bibliotekę zawierającą wymagane moduły ładowania w konkatenacji ISPLLIB. Nazwa tej biblioteki to thlqual.SCSQAUTH.
5. Przetestuj, czy można uzyskać dostęp do paneli programu IBM MQ z panelu procesora komend TSO. Jest to zwykle opcja 6 w menu podstawowych opcji ISPF/PDF. Nazwą uruchomionego EXEC jest CSQOREXX. Nie ma żadnych parametrów do określenia, czy biblioteki produktu IBM MQ zostały trwale umieszczone w konfiguracji ISPF, jak w kroku 4. Jeśli nie, należy użyć następujących elementów:

```
CSQOREXX thlqual langletter
```

gdzie langletter jest literą identyfikującą język narodowy, który ma być używany:

- C** chiński uproszczony
- E** U.S. angielski (mieszany przypadek)
- F** francuski
- K** japoński
- U** U.S. Angielski (wielkie litery)

Aktualizowanie menu ISPF

Za pomocą menu głównego ISPF można zezwolić na dostęp do operacji IBM MQ i paneli sterujących z poziomu ISPF. Wymagane ustawienie dla & ZSEL to:

```
CMD(%CSQOREXX thlqual langletter)
```

Więcej informacji na temat produktów thlqual i langletter zawiera krok "5" na stronie 904.

Więcej informacji na ten temat zawiera podręcznik z/OS: *ISPF Dialog Developer's Guide and Reference*.

Aktualizowanie klawiszy funkcyjnych i ustawień komend

W celu zmiany klawiszy funkcyjnych i ustawień komend używanych przez panele można użyć zwykłych procedur ISPF. Identyfikatorem aplikacji jest CSQO.

Nie jest to jednak zalecane, ponieważ informacje o pomocy nie są aktualizowane w celu odzwierciedlonych zmian wprowadzonych przez użytkownika.

Pojęcia pokrewne

[“Uwzględnij element formatowania zrzutu IBM MQ” na stronie 905](#)

Aby można było sformatować zrzuty IBM MQ za pomocą interaktywnego systemu kontroli problemów (Interactive Problem Control System-IPCS), należy zaktualizować niektóre biblioteki systemowe.

Uwzględnij element formatowania zrzutu IBM MQ

Aby można było sformatować zrzuty IBM MQ za pomocą interaktywnego systemu kontroli problemów (Interactive Problem Control System-IPCS), należy zaktualizować niektóre biblioteki systemowe.

- *To zadanie należy wykonać raz dla każdego systemu z/OS , w którym ma zostać uruchomiony program IBM MQ.*
- *To zadanie należy wykonać podczas migracji z poprzedniej wersji.*

Aby sformatować zrzuty IBM MQ za pomocą interaktywnego systemu kontroli problemów (Interactive Problem Control System-IPCS), należy skopiować zestaw danych thlqual.SCSQPROC(CSQ7IPCS) na SYS1.PARMLIB. Nie ma potrzeby edytowania tego zestawu danych.

Jeśli procedura TSO dla IPCS została dostosowana, to thlqual.SCSQPROC(CSQ7IPCS) może być kopiowana do dowolnej biblioteki w definicji IPCSPARM. Szczegółowe informacje na temat IPCSPARM zawiera podręcznik [Dostosowywanie IPCS produktu z/OS MVS](#) .

W konkatenacji ISPLIB należy również dołączyć bibliotekę thlqual.SCSQPPLA .

Aby programy formatujące zrzuty były dostępne dla sesji TSO lub zadania IPCS, należy włączyć bibliotekę thlqual.SCSQAUTH w konkatenacji STEPLIB lub aktywować ją za pomocą komendy TSO TSOLIB (nawet jeśli znajduje się ona już na liście odsyłaczy lub LPA).

Pojęcia pokrewne

[“Pomijaj komunikaty informacyjne” na stronie 905](#)

System IBM MQ może generować dużą liczbę komunikatów informacyjnych. Można zapobiec wysłaniu wybranych komunikatów do konsoli lub do dziennika w postaci drukowanej.

Pomijaj komunikaty informacyjne

System IBM MQ może generować dużą liczbę komunikatów informacyjnych. Można zapobiec wysłaniu wybranych komunikatów do konsoli lub do dziennika w postaci drukowanej.

- *To zadanie należy wykonać raz dla każdego systemu z/OS , w którym ma zostać uruchomiony program IBM MQ.*
- *Nie ma potrzeby wykonywania tego zadania podczas migrowania z poprzedniej wersji.*

Jeśli system IBM MQ jest intensywnie używany, wiele kanałów zatrzymanych i uruchamianych, wiele komunikatów informacyjnych jest wysyłanych do konsoli serwera z/OS oraz do dziennika w postaci drukowanej. Most IBM MQ - IMS i menedżer buforów mogą również generować dużą liczbę komunikatów informacyjnych.

W razie potrzeby można wyłączyć niektóre z tych komunikatów konsoli, używając listy narzędzi do przetwarzania komunikatów produktu z/OS , określonej przez elementy MPFLSTxx SYS1.PARMLIB. Określone komunikaty są nadal wyświetlane w dzienniku, ale nie na konsoli.

Przykładowy plik thlqual.SCSQPROC(CSQ4MPFL) przedstawia sugerowane ustawienia dla MPFLSTxx. Więcej informacji na temat MPFLSTxx znajduje się w podręczniku [Informacje dodatkowe dotyczące inicjowania i strojenia produktu z/OS MVS](#) .

Aby wyłączyć wybrane komunikaty informacyjne w dzienniku kopii, można skorzystać z programu instalacyjnego IEAVMXIT programu z/OS . Dla wymaganych komunikatów można ustawić następujące przełączniki bitowe ON:

CTXTRDTM

Usuń komunikat.

Komunikat nie jest wyświetlany na konsolach ani nie jest rejestrowany w postaci drukowanej.

CTXTESJL

Pomijaj z protokołu zadania.

Komunikat nie jest wyświetlany w protokole zadania JES.

CTXTNWTP

Nie przeprowadzaj przetwarzania WTP.

Komunikat nie jest wysyłany do terminalu TSO ani do zestawu danych komunikatu systemowego dla zadania wsadowego.

Uwaga:

1. Szczegółowe informacje na temat pozostałych parametrów można znaleźć w dokumentacji [Exits instalacji MVS](#) .
2. Nie zaleca się pomijania komunikatów innych niż te znajdujące się w sugerowanej liście pomijania, CSQ4MPFL.

Dodatkowo można określić dodatkowy parametr:

EXCLMSG

Określa listę komunikatów, które mają zostać wykluczone z dowolnego dziennika.

Komunikaty znajdujące się na tej liście nie są wysyłane do konsoli z/OS i do dziennika w postaci drukowanej. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [EXCLMSG](#) w podręczniku [“Korzystanie z komendy CSQ6SYSP”](#) na stronie 878 .

Zadania pokrewne

[“Testowanie menedżera kolejek w systemie z/OS”](#) na stronie 922

Po dostosowaniu lub migracji menedżera kolejek można go przetestować, uruchamiając programy weryfikujące instalację i niektóre przykładowe aplikacje dostarczane z produktem IBM MQ for z/OS.

Konfigurowanie grupy współużytkownika kolejek

Aby użyć kolejek współużytkowanych w celu zapewnienia wysokiej dostępności, należy zapoznać się z tymi tematami jako krok po kroku w celu skonfigurowania grupy współużytkownika kolejek.

Po wykonaniu kroków w tej części procesu konfigurowania systemu IBM MQ for z/OS , należy [“Dostosowanie modułu parametrów systemowych”](#) na stronie 876 dodać dane grupy współużytkownika kolejek. Aby określić parametr QSGDATA, należy zmodyfikować wartość [CSQ6SYSP](#) .

Konfigurowanie środowiska produktu Db2

Jeśli używane są grupy współużytkownika kolejek, należy utworzyć wymagane obiekty produktu Db2 , dostosowując i uruchamiając wiele zadań przykładowych.

Konfigurowanie środowiska produktu Db2

Konieczne jest utworzenie i powiązanie wymaganych obiektów produktu Db2 przez dostosowanie i uruchomienie wielu zadań przykładowych.

- Powtórz tę czynność dla każdej grupy współużytkownika danych produktu Db2 .
- W przypadku migracji z poprzedniej wersji należy wykonać kroki `bind` i `grant` .
- Należy pominąć to zadanie, jeśli nie są używane grupy współużytkownika kolejek.

Aby później korzystać z grup współużytkownika kolejek, należy wykonać to zadanie w tym czasie.

Produkt IBM MQ udostępnia dwa równoważne zestawy zadań. Te z przedrostkiem CSQ45 są zgodne z wcześniejszymi wersjami produktu IBM MQ i są przeznaczone do użytku z produktem Db2 w wersji 11 i wcześniejszej. W przypadku konfigurowania nowej grupy współużytkowania danych przy użyciu produktu Db2 V12 lub nowszego, zalecane jest użycie zadań z przedrostkiem CSQ4X, ponieważ te zadania wykorzystują najnowsze możliwości produktu Db2 dla dynamicznego określania wielkości i obszarów tabel uniwersalnych (UTS).

Należy ustanowić środowisko, w którym produkt IBM MQ może uzyskiwać dostęp do planów produktu Db2 i wykonywać te plany, które są używane do współużytkowania dla grup współużytkowania kolejek.

Dla każdej nowej grupy współużytkowania danych produktu Db2 należy wykonać następujące kroki. Wszystkie przykładowe JCL znajduje się w pliku thlqual.SCSQPROC.

1. Dostosuj i wykonaj przykładowe zadanie JCL CSQ45CSG **V9.1.0** (lub CSQ4XCSG), aby utworzyć grupę pamięci masowej, która ma być używana dla bazy danych IBM MQ, obszarów tabel i tabel.
2. Dostosuj i wykonaj przykładową bazę danych JCL CSQ45CDB **V9.1.0** (lub CSQ4XCDB), aby utworzyć bazę danych, która będzie używana przez wszystkich menedżerów kolejek, które łączą się z tą grupą współużytkowania danych produktu Db2.
3. Dostosuj i wykonaj przykładowe zadanie JCL CSQ45CTS **V9.1.0** (lub CSQ4XCTS), aby utworzyć obszary tabel zawierające menedżera kolejek i tabele inicjatora kanału używane dla grup współużytkowania kolejek (które mają zostać utworzone w kroku 1).
4. Dostosuj i wykonaj przykładową komendę JCL CSQ45CTB **V9.1.0** (lub CSQ4XCTB), aby utworzyć tabele 12 Db2 i powiązane z nimi indeksy. Nie należy zmieniać żadnych nazw wierszy ani atrybutów.
5. Dostosuj i wykonaj przykładową nazwę JCL CSQ45BPL, aby powiązać plany Db2 z menedżerem kolejek, programami narzędziowymi i inicjatorem kanału.
6. Dostosuj i wykonaj przykładową komendę JCL CSQ45GEX, aby nadać uprawnienia do wykonywania planów dla identyfikatorów użytkowników używanych przez menedżera kolejek, programy narzędziowe i inicjator kanału. Identyfikatory użytkowników dla menedżera kolejek i inicjatora kanału są identyfikatorami użytkowników, pod którymi uruchamiane są uruchomione procedury zadań. Identyfikatory użytkowników dla programów narzędziowych są identyfikatorami użytkowników, pod którymi można składać zadania wsadowe.

Nazwy odpowiednich planów są przedstawione w poniższej tabeli dla:




- **LTS** Long Term Support w kolumnie LTS.
- **CD** Continuous Delivery w kolumnie CD, gdzie n reprezentuje wersję CD.

W każdej wersji produkt n jest zwiększany o jeden. For example, at IBM MQ 9.0.3, CSQ5A90n is CSQ5A903.

Użytkownik	Plany (LTS)	Plany (CD)
Menedżer kolejek	CSQ5A 910, CSQ5C 910, CSQ5D 910, CSQ5K 910, CSQ5L 910, CSQ5M 910, CSQ5P 910, CSQ5R 910, CSQ5S 910, CSQ5T 910, CSQ5U 910, CSQ5W 910	CSQ5A 91n, CSQ5C 91n, CSQ5D 91n, CSQ5K 91n, CSQ5L 91n, CSQ5M 91n, CSQ5P 91n, CSQ5R 91n, CSQ5S 91n, CSQ5T 91n, CSQ5U 91n, CSQ5W 91n

Użytkownik	Plany (LTS)	Plany (CD)
Funkcja SDEFS narzędzia wsadowego CSQUTIL	CSQ52 910	CSQ52 91n
Programy narzędziowe wsadowe CSQ5PQSG i CSQJUCNV	CSQ5B 910	CSQ5B 91n
CSQUZAP, program narzędziowy do obsługi	CSQ5Z 910	CSQ5Z 91n

W przypadku niepowodzenia podczas konfigurowania produktu Db2 można dostosować i wykonać następujące zadania:

- CSQ45DTB , aby usunąć tabele i indeksy.
- CSQ45DTS  (lub CSQ4XDTS) , aby usunąć obszary tabel.
- CSQ45DDB  (lub CSQ4XDDB) , aby usunąć bazę danych.
- CSQ45DSG  (lub CSQ4XDSG) , aby usunąć grupę pamięci masowej.

Uwaga: Jeśli te zadania nie powiodą się z powodu problemu z blokowaniem Db2 , to prawdopodobnie jest to spowodowane rywalizacją o zasób Db2 , zwłaszcza jeśli system jest w dużej mierze używany. Ponownie wprowadź zadania później. Zaleca się uruchamianie tych zadań, gdy system jest lekko używany lub wygaszany.

Więcej informacji na temat konfigurowania produktu Db2 można znaleźć w sekcji [Db2 Administration \(Administrowanie Db2\)](#) w podręczniku *Db2 for z/OS 11.0.0* .

Więcej informacji na temat konfigurowania produktu Db2 można znaleźć w sekcji [Db2 Administration \(Administrowanie Db2\)](#) w podręczniku *Db2 for z/OS 12.0.0* .

Informacje na temat wielkości tabel Db2 znajdują się w sekcji [Planowanie w systemie z/OS](#) .

Pojęcia pokrewne

“Konfigurowanie narzędzia CF” na stronie 908

Jeśli używane są grupy współużytkowania kolejek, zdefiniuj struktury narzędzia CF używane przez menedżery kolejek w grupie współużytkowania kolejek (QSG) w zestawie danych strategii zarządzania zasobami narzędzia CF (Coupling Facility Resource Management-CFRM) przy użyciu interfejsu IXCMIAPIU.

Konfigurowanie narzędzia CF

Jeśli używane są grupy współużytkowania kolejek, zdefiniuj struktury narzędzia CF używane przez menedżery kolejek w grupie współużytkowania kolejek (QSG) w zestawie danych strategii zarządzania zasobami narzędzia CF (Coupling Facility Resource Management-CFRM) przy użyciu interfejsu IXCMIAPIU.

- Powtórz tę czynność dla każdej grupy współużytkowania kolejek.
- Wykonanie tego zadania może być konieczne w przypadku migracji z poprzedniej wersji.
- Należy pominąć to zadanie, jeśli nie są używane grupy współużytkowania kolejek.

Aby później korzystać z grup współużytkowania kolejek, należy wykonać to zadanie w tym czasie.

Wszystkie struktury dla grupy współużytkowania kolejki rozpoczynają się od nazwy grupy współużytkowania kolejek. Zdefiniuj następujące struktury:

- Struktura administracyjna o nazwie *qsg-name* CSQ_ADMIN. Ta struktura jest używana przez samą IBM MQ i nie zawiera żadnych danych użytkownika.
- Systemowa struktura aplikacji o nazwie *qsg-name* CSQSYSAPPL. Ta struktura jest używana przez kolejki systemowe produktu IBM MQ do przechowywania informacji o stanie.
- Jedna lub więcej struktur używanych do przechowywania komunikatów dla kolejek współużytkowanych. Nazwy te mogą mieć dowolną nazwę o długości do 16 znaków.

- Pierwsze cztery znaki muszą być nazwą grupy współużytkowania kolejki. (Jeśli nazwa grupy współużytkowania kolejki jest krótsze niż cztery znaki, musi być dopełniona do czterech znaków z symbolami @).
- Piąty znak musi być literą, a kolejne znaki mogą być literami lub cyframi. Ta część nazwy (bez nazwy grupy współużytkowania kolejki) jest określona dla nazwy CFSTRUCT podczas definiowania kolejki współużytkowanej lub obiektu struktury CF.

W nazwach struktur używanych do przechowywania komunikatów w kolejkach współużytkowanych można używać tylko liter i cyfr, nie można używać żadnych innych znaków (na przykład znaku _, który jest używany w nazwie struktury administracyjnej).

Przykładowe instrukcje sterujące dla IXCMIAPU znajdują się w zestawie danych thlqual.SCSQPROC(CSQ4CFRM). Dostosuj je i dodaj je do zadania IXCMIAPU dla narzędzia CF i uruchom go.

Po pomyślnym zdefiniowaniu struktur aktywuj strategię CFRM, która jest używana. Aby to zrobić, należy wprowadzić następującą komendę z/OS :

```
SETXCF START,POLICY,TYPE=CFRM,POLNAME= policy-name
```

Informacje na temat planowania struktur CF i ich wielkości zawiera sekcja [Definiowanie zasobów narzędzia CF](#).

Pojęcia pokrewne

“Zaimplementuj elementy sterujące zabezpieczeń ESM” na stronie 869

Zaimplementuj elementy sterujące zabezpieczeń dla menedżerów kolejek i inicjatora kanału.

Konfigurowanie środowiska SMDS

Aby użyć SMDS do odciążania komunikatów w kolejkach współużytkowanych, należy skonfigurować środowisko pamięci masowej ofload SMDS.

- *To zadanie należy wykonać dla każdego menedżera kolejek i struktury w grupie współużytkowania kolejek, która ma zostać skonfigurowana do przenoszenia danych do systemu SMDS.*
- *Aby skonfigurować dodatkowe struktury w celu odciążania danych do SMDS w późniejszym czasie, to zadanie może zostać wykonane ponownie w tym czasie.*
- *Pomiń to zadanie, jeśli grupy współużytkowania kolejek nie są używane.*

Jeśli później chcesz korzystać z grup współużytkowania kolejek, wykonaj to zadanie w tym czasie.

Konfigurowanie środowiska SMDS

1. Szacowana struktura i wymagania dotyczące miejsca w zestawie danych. Patrz [Uwagi dotyczące pojemności zestawu danych komunikatów współużytkowanych](#).
2. Przydziel i wstępnie sformatuj zestawy danych. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [Tworzenie zestawu danych komunikatów współużytkowanych](#).
3. Podczas definiowania struktury systemu CF w produkcie IBM MQ należy się upewnić, że zdefiniowano CFSTRUCT z poziomem CFLEVEL (5) i OFFLOAD (SMDS).

Pojęcia pokrewne

“Konfigurowanie narzędzia CF” na stronie 908

Jeśli używane są grupy współużytkowania kolejek, zdefiniuj struktury narzędzia CF używane przez menedżery kolejek w grupie współużytkowania kolejek (QSG) w zestawie danych strategii zarządzania zasobami narzędzia CF (Coupling Facility Resource Management-CFRM) przy użyciu interfejsu IXCMIAPU.

Dodaj pozycje IBM MQ do tabel produktu Db2 .

Jeśli używane są grupy współużytkowania kolejek, należy uruchomić program narzędziowy CSQ5PQSG , aby dodać pozycje grupy współużytkowania kolejek i menedżera kolejek do tabel produktu IBM MQ w grupie współużytkowania danych produktu Db2 .

- *Powtórz tę czynność dla każdej grupy współużytkowania kolejek produktu IBM MQ i każdego menedżera kolejek.*
- *W przypadku migracji z poprzedniej wersji może być konieczne wykonanie tego zadania.*
- *Pomiń to zadanie, jeśli grupy współużytkowania kolejek nie są używane.*

Jeśli później chcesz korzystać z grup współużytkowania kolejek, wykonaj to zadanie w tym czasie.

Uruchom komendę CSQ5PQSG dla każdej grupy współużytkowania kolejek i dla każdego menedżera kolejek, który ma być elementem grupy współużytkowania kolejek. (CSQ5PQSG jest opisana w podręczniku [Administrowanie programem IBM MQ for z/OS](#)).

Wykonaj następujące działania w podanej kolejności:

1. Dodaj pozycję grupy współużytkowania kolejek do tabel IBM MQ Db2 za pomocą funkcji ADD QSG programu CSQ5PQSG . Przykład można znaleźć w pliku thlqual.SCSQPROC(CSQ45AQS).

Tę funkcję należy wykonać raz dla każdej grupy współużytkowania kolejek, która jest zdefiniowana w grupie współużytkowania danych produktu Db2 . Pozycja grupy współużytkowania kolejki musi istnieć przed dodaniem wszystkich pozycji menedżera kolejek, które odwołują się do grupy współużytkowania kolejek.

2. Dodanie pozycji menedżera kolejek do tabel IBM MQ Db2 za pomocą funkcji ADD QMGR programu CSQ5PQSG . Przykład można znaleźć w pliku thlqual.SCSQPROC(CSQ45AQM).

Tę funkcję należy wykonać dla każdego menedżera kolejek, który ma być elementem grupy współużytkowania kolejek.

Uwaga:

- a. Menedżer kolejek może należeć tylko do jednej grupy współużytkowania kolejek.
- b. Aby możliwe było korzystanie z grup współużytkowania kolejek, musi być uruchomiony produkt RRS.

Pojęcia pokrewne

[“Dostosowanie modułu parametrów systemowych” na stronie 876](#)

Moduł parametru systemowego IBM MQ steruje środowiskami rejestracji, archiwizacji, śledzenia i połączeń, z których korzysta produkt IBM MQ w jego działaniu. Dostarczany jest moduł domyślny. Należy utworzyć własny moduł parametrów systemowych, ponieważ niektóre parametry, na przykład nazwy zestawów danych, zwykle są specyficzne dla ośrodka.

Zaimplementuj elementy sterujące zabezpieczeń ESM dla grupy współużytkowania kolejek

Zaimplementuj elementy sterujące zabezpieczeń dla wszystkich menedżerów kolejek w grupie współużytkowania kolejek, aby uzyskać dostęp do produktu Db2 i struktur listy narzędzia CF.

- *Powtórz tę czynność dla każdego menedżera kolejek produktu IBM MQ w grupie współużytkowania kolejek.*
- *W przypadku migracji z poprzedniej wersji może być konieczne wykonanie tego zadania.*

Upewnij się, że identyfikatory użytkowników powiązane z menedżerem kolejek, inicjatorem kanału i programami narzędziowym mają uprawnienia do nawiązywania połączenia RRSF z każdym podsystemem Db2 , z którym ma zostać nawiązane połączenie. Identyfikatory użytkowników dla menedżera kolejek i inicjatora kanału są identyfikatorami użytkowników, pod którymi uruchamiane są uruchomione procedury zadań.

Identyfikatory użytkowników dla programów narzędziowych są identyfikatorami użytkowników, pod którymi można składać zadania wsadowe. Profil RACF, do którego identyfikator użytkownika wymaga dostępu READ, to Db2ssid.RRSF w klasie zasobów DSNR.

Identyfikatory użytkowników powiązane z każdym menedżerem kolejek w grupie współużytkownika kolejek muszą mieć nadane odpowiednie poziomy dostępu do struktur listy narzędzia CF. Klasa RACF to FACILITY.

Następujące identyfikatory użytkowników wymagają dostępu ALTER:

- Identyfikator menedżera kolejek do profilu IXLSTR.structure-name
- ID użytkownika uruchamiający CSQ5PQSG

Pojęcia pokrewne

[“Zaimplementuj elementy sterujące zabezpieczeń ESM” na stronie 869](#)



Zaimplementuj elementy sterujące zabezpieczeń dla menedżerów kolejek i inicjatora kanału.

Konfigurowanie produktu Advanced Message Security for z/OS

Poniższe tematy zawierają krok po kroku podręcznik konfigurowania produktu Advanced Message Security (AMS).

Zanim rozpoczniesz

Przed rozpoczęciem konfigurowania produktu AMS należy upewnić się, że zostały wykonane następujące kroki konfiguracyjne menedżera kolejek:

1.  Począwszy od wersji IBM MQ 9.1.3, zignoruj ten krok.
W przypadku wersji produktu IBM MQ for z/OS wcześniejszych niż IBM MQ 9.1.3, APF autoryzuje bibliotekę thqual.SDRQAUTH zgodnie z opisem w sekcji [“Autoryzacja APF dla bibliotek ładowania systemu IBM MQ”](#) na stronie 857.
2. Dodaj moduł CSQ0DRTM do obszaru LPA, zgodnie z opisem w sekcji [“Zaktualizuj listę odsyłaczy z/OS i LPA”](#) na stronie 858.
3. Dodaj wpis dla CSQ0DSRV do tabeli właściwości programu z/OS (PPT), zgodnie z opisem w sekcji [“Aktualizowanie tabeli właściwości programu z/OS”](#) na stronie 862.
4. Uwzględnij element CSQ4INSM w konkatenaacji CSQINP2 uruchomionej procedury zadania menedżera kolejek, zgodnie z opisem w sekcji [“Dostosuj zestawy danych wejściowych inicjowania”](#) na stronie 871.
5.  W przypadku wersji produktu IBM MQ for z/OS wcześniejszych niż IBM MQ 9.1.3, należy dołączyć bibliotekę thqual.SDRQAUTH w konkatenaacji STEPLIB menedżera kolejek zgodnie z opisem w sekcji [“Tworzenie procedur dla menedżera kolejek produktu IBM MQ”](#) na stronie 867.

Począwszy od wersji IBM MQ 9.1.3, można włączyć AMS przy użyciu atrybutu AMSPROD. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [Rejestrowanie użycia produktu w produktach IBM MQ for z/OS](#).

Co dalej

Skonfiguruj strategie dla kolejek chronionych przez produkt AMS. Strategie bezpieczeństwa są opisane w sekcji [Administrowanie strategiami bezpieczeństwa produktu Advanced Message Security](#).

Przykłady konfiguracji produktu AMS znajdują się w sekcji [Przykładowe konfiguracje na serwerze z/OS](#).

Tworzenie procedur dla produktu Advanced Message Security

Każdy podsystem IBM MQ, który ma być skonfigurowany do korzystania z produktu Advanced Message Security (AMS), wymaga procedury katalogowanej w celu uruchomienia przestrzeni adresowej AMS. Istnieje możliwość utworzenia własnej lub użycia biblioteki procedur dostarczonej z produktem IBM.

Procedura

1. Skopiuj przykładową procedurę uruchomionego zadania *thlqual.SCSQPROC* (CSQ4AMSM) do systemu SYS1.PROCLIB lub, jeśli nie jest używany system SYS1.PROCLIB, biblioteka procedur. Należy podać nazwę procedury *xxxxAMSM*, gdzie *xxxx* jest nazwą podsystemu IBM MQ . Na przykład CSQ1AMSM będzie procedurą uruchomionego zadania AMS dla menedżera kolejek CSQ1.
2. Utwórz kopię dla każdego podsystemu IBM MQ , który ma być używany.
3. Należy dostosować procedury do wymagań użytkownika, korzystając z instrukcji w przykładowej procedurze CSQ4AMSM. W JCL można również użyć parametrów symbolicznych, aby umożliwić modyfikowanie procedury podczas jej uruchamiania.
4. Przejrzyj i (opcjonalnie) zmień parametry przekazane do zadania AMS przy użyciu pliku Language Environment® *_CEE_ENVFILE*. Przykładowe parametry *thlqual.SCSQPROC(CSQ40ENV)* zawierają listę obsługiwanych parametrów.
5. Powtórz kroki od 1 do 4 dla każdego menedżera kolejek produktu IBM MQ .

Co dalej

“Skonfiguruj identyfikator użytkownika uruchomionego zadania Advanced Message Security” na stronie [912](#)

Skonfiguruj identyfikator użytkownika uruchomionego zadania Advanced Message Security

Zadanie Advanced Message Security (AMS) wymaga identyfikatora użytkownika, który umożliwia jego rozpoznanie jako proces USS (UNIX System Services).

O tym zadaniu

In addition, the users that the task works on behalf of must also have an appropriate definition of a UNIX UID (user ID) and GID (group ID) so these users are known as UNIX System Services users. Więcej informacji na temat definiowania identyfikatorów UID i identyfikatorów GID usług systemowych produktu UNIX znajduje się w publikacji *z/OS: Security Server RACF Security Administrator's Guide*.

z/OS: UNIX Planowanie usług systemowych porównuje tradycyjne zabezpieczenia programu UNIX z zabezpieczeniami produktu z/OS . Podstawowa różnica między tradycyjnymi zabezpieczeniami produktu UNIX a zabezpieczeniami produktu z/OS polega na tym, że usługi jądra obsługują dwa poziomy odpowiednich uprawnień: poziom UNIX i poziom z/OS UNIX .

W zależności od strategii bezpieczeństwa instalacji zadanie Advanced Message Security może być uruchomione z uprawnieniami administratora (uid (0)) lub z jego tożsamością RACF dozwolonymi dla klasy FACILITY RACF BPX.DAEMON i BPX.SERVER , ponieważ to zadanie musi być w stanie przyjąć tożsamość RACF jego użytkowników.

Jeśli używana jest ta druga metoda, lub aktywowano już BPX.DAEMON lub BPX.SERVER , program zadania Advanced Message Security (*thlqual.SCSQAUTH(CSQ0DSRV)*) musi znajdować się w bibliotekach sterowanych przez program RACF .

Zapoznaj się z *z/OS: UNIX System Services Planning* , aby upewnić się, że rozumiesz różnice w zabezpieczeniach między tradycyjnymi zabezpieczeniami produktu UNIX a zabezpieczeniami produktu z/OS UNIX . Umożliwia to administrowanie zadaniem Advanced Message Security zgodnie ze strategią bezpieczeństwa instalacji w celu wdrażania i uruchamiania procesów uprzywilejowanych usług systemowych UNIX .

Publikacje przydatne w tym przeglądzie są następujące:

- *z/OS: UNIX System Services Planning*
- *z/OS: Security Server RACF Security Administrator's Guide*

Uwaga: Należy dokładnie wybrać ID użytkownika dla tego zadania, ponieważ certyfikaty odbiorcy produktu Advanced Message Security są łądowane do pliku kluczy powiązanego z tym identyfikatorem użytkownika. Temat ten jest omówiony w sekcji [Korzystanie z certyfikatów w systemie z/OS](#) .

Kroki przedstawione w tym miejscu opisują sposób konfigurowania uruchomionego użytkownika zadania Advanced Message Security . W poniższych krokach komendy RACF są używane jako przykłady. Jeśli używany jest inny menedżer zabezpieczeń, należy użyć równoważnych komend.

Uwaga: W przykładach w tej sekcji założono, że aktywowano przetwarzanie komend profilu ogólnego dla klas RACF STARTED, FACILITY i SURROGAT oraz sprawdzanie profilu ogólnego. Więcej informacji na temat obsługi profili ogólnych przez produkt RACF zawiera sekcja *z/OS: Skorowidz języka komend serwera Security Server RACF*.

Procedura

1. Zdefiniuj użytkownika uruchomionego zadania Advanced Message Security na RACF. W przykładach w tej sekcji używany jest identyfikator użytkownika WMQAMSM.

```
ADDUSER WMQAMSM NAME('AMS user') OMVS (UID(0)) DFLTGRP(group)
```

Należy wybrać domyślną grupę jako odpowiednią dla standardów instalacji.

Uwaga: Jeśli nie chcesz nadawać uprawnień USS superuser (UID (0)), musisz zezwolić na identyfikator użytkownika Advanced Message Security na BPX.DAEMON i BPX.SERVER :

```
PERMIT BPX.DAEMON CLASS(FACILITY) ID(WMQAMSM) ACCESS(READ)
```

i program zadania Advanced Message Security (*thlqual.SCSQAUTH* (CSQ0DSRV)) musi znajdować się w bibliotece sterowanej przez program RACF .

Aby sprawdzić, czy program biblioteczny SCSQAUTH jest kontrolowany, można użyć następującej komendy:

```
RALTER PROGRAM * ADDMEM('thlqual.SCSQAUTH'//NOPADCHK) -or-  
RALTER PROGRAM ** ADDMEM('thlqual.SCSQAUTH'//NOPADCHK)  
SETROPTS WHEN(PROGRAM) REFRESH
```

Należy również włączyć kontrolę programu dla biblioteki języka narodowego (*thlqual.SCSQANLx*), która jest używana przez zadanie Advanced Message Security .

2. Określ, czy klasa RACF STARTED jest aktywna. Jeśli tak nie jest, aktywuj klasę RACF STARTED:

```
SETROPTS CLASSACT(STARTED)
```

3. Zdefiniuj uruchomiony profil klasy dla zadań serwera Advanced Message Security , określając identyfikator użytkownika wybrany lub utworzony w kroku 1:

```
RDEFINE STARTED qmgrAMSM.* STDATA(USER(WMQAMSM))
```

gdzie *qmgr* jest przedrostkiem nazwy uruchomionego zadania. Na przykład uruchomione zadanie może mieć nazwę CSQ1AMSM. W takim przypadku należy zastąpić produkt *qmgrAMSM.** za pomocą *CSQ1AMSM.**.

Uruchomione zadania AMS muszą mieć nazwę *qmgrAMSM*.

4. Użyj komendy **SETROPTS** RACF w celu odświeżenia profili klas RACLISTed STARTED w pamięci masowej w pamięci masowej:

```
SETROPTS RACLIST(STARTED) REFRESH
```

5. Zadanie Advanced Message Security tymczasowo przyjmuje tożsamość identyfikatora użytkownika hosta zgłaszającego podczas przetwarzania ochrony komunikatów produktu IBM MQ . Dlatego też konieczne jest zdefiniowanie profili w klasie SURROGAT dla każdego identyfikatora użytkownika, który może wykonywać żądania.

Jeśli aktywna jest klasa RACF SURROGAT, zdefiniowanie pojedynczego profilu ogólnego umożliwia zadanie Advanced Message Security zakładania tożsamości dowolnego użytkownika. Sprawdzenie jest ignorowane, jeśli klasa SURROGAT nie jest aktywna. Wymagane profile SURROGAT są opisane w sekcji *z/OS: UNIX Planowanie usług systemowych*.

Aby zdefiniować profile w klasie SURROGAT:

- a) Aktywuj klasę RACF SURROGAT za pomocą komendy RACF SETROPTS:

```
SETROPTS CLASSACT(SURROGAT)
```

- b) Aktywuj przetwarzanie profilu ogólnego dla klasy RACF SURROGAT:

```
SETROPTS GENERIC(SURROGAT)
```

- c) Aktywuj przetwarzanie komendy ogólnej profilu dla klasy RACF SURROGAT:

```
SETROPTS GENCMD(SURROGAT)
```

- d) Zdefiniuj profil ogólny w klasie SURROGAT:

```
RDEFINE SURROGAT BPX.SRV.* UACC(NONE)
```

- e) Należy zezwolić na identyfikator użytkownika produktu Advanced Message Security na ogólny profil klasy SURROGAT:

```
PERMIT BPX.SRV.* CLASS(SURROGAT) ID(WMQAMSM) ACCESS(READ)
```

Uwaga: Można zdefiniować bardziej konkretne profile, aby ograniczyć konkretne użytkowników do przetwarzania przez zadanie Advanced Message Security, zgodnie z opisem w sekcji *z/OS: UNIX Planowanie usług systemowych*.

Na przykład profil o nazwie BPX.SRV.MQUSER1 określa, czy zadanie AMS może przyjąć tożsamość użytkownika o identyfikatorze MQUSER1.

- f) Należy zezwolić na identyfikator użytkownika produktu Advanced Message Security na potrzeby narzędzia BPX.SERVER (jeśli nie zostało to jeszcze wykonane w sekcji [Tworzenie certyfikatów i pierścieni kluczy](#)):

```
PERMIT BPX.SERVER CLASS(FACILITY) ID(WMQAMSM) ACCESS(READ)
```

- g) Użyj komendy **SETROPTS RACF** w celu odświeżenia profili klas uruchomionych w systemie RACLISTed w pamięci masowej:

```
SETROPTS RACLIST(SURROGAT) REFRESH  
SETROPTS RACLIST(FACILITY) REFRESH
```

6. Zadanie Advanced Message Security korzysta z udogodnień udostępnianych przez usługi z/OS System SSL w celu otwarcia plików kluczy zarządzanych przez SAF. Bazowy mechanizm autoryzacji systemu (System Authorization Facility-SAF), który uzyskuje dostęp do treści plików kluczy, jest sterowany przez produkt RACFlub równoważny menedżer zabezpieczeń.

Ta usługa jest usługą wywoływalną IRRSDL00 (R_datalib). Ta usługa wywoływalna jest chroniona tymi samymi profilami używanymi do ochrony komend RACF RACDCERT, które są zdefiniowane dla klasy FACILITY RACF. Dlatego identyfikator użytkownika produktu Advanced Message Security musi być dozwolony dla profili przy użyciu następujących komend:

- a) Jeśli jeszcze tego nie zrobiono, zdefiniuj profil ogólny RACF na klasę FACILITY RACF, która zabezpiecza komendę RACDCERT i usługę wywoływalną IRRSDL00:


```
RDEFINE FACILITY IRR.DIGTCERT.* UACC(NONE)
SETROPTS RACLIST(FACILITY) REFRESH
```

- b) Nadanie uprawnień do uruchomionego ID użytkownika zadania do profilu ogólnego RACF :

```
PERMIT IRR.DIGTCERT.* CLASS(FACILITY) ID(WMQMSM) ACC(READ)
```

Można również przyznać prawo do odczytu pliku kluczy użytkownika zadania usługi danych w klasie RDATA LIB w następujący sposób:

```
PERMIT WMQASMD.DRQ.AMS.KEYRING.LST CLASS(RDATA LIB) ID(WMQMSM) ACC(READ)
```

7. Skonfiguruj zabezpieczenia zasobów:

- a) Użytkownik uruchomionego zadania Advanced Message Security wymaga uprawnień do łączenia się z menedżerem kolejek jako aplikacja wsadowa.

Jeśli menedżer kolejek ma włączone zabezpieczenia połączeń, należy nadać uprawnienie do zadania AMS w celu nawiązania połączenia z menedżerem kolejek za pomocą następującej komendy:

```
PERMIT hlq.BATCH CLASS(MQCONN) ID(WMQMSM) ACC(READ)
```

gdzie *hlq* może być nazwą grupy współużytkownika kolejki menedżera kolejek.

Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [Profil zabezpieczeń połączenia dla połączeń wsadowych](#).

- b) Użytkownik uruchomionego zadania Advanced Message Security wymaga uprawnień do przeglądania SYSTEM.PROTECTION.POLICY.QUEUE.

Jeśli zabezpieczenia kolejki są aktywne w menedżerze kolejek, należy nadać uprawnienie użytkownika AMS do uzyskiwania dostępu do kolejki za pomocą następujących komend:

```
RDEFINE MQQUEUE hlq.SYSTEM.PROTECTION.POLICY.QUEUE UACC(NONE)
PERMIT hlq.SYSTEM.PROTECTION.POLICY.QUEUE CLASS(MQQUEUE) ID(WMQMSM) ACCESS(READ)
```

gdzie *hlq* może być nazwą grupy współużytkownika kolejki menedżera kolejek.

Jeśli menedżer kolejek używa mieszanych profili spraw, należy zamiast tego zdefiniować profil w klasie MXQUEUE.

Aby zarządzać strategiami bezpieczeństwa produktu AMS za pomocą programu narzędziowego CSQOUTIL, administratorzy muszą mieć dostęp do umieszczania komunikatów w systemie SYSTEM.PROTECTION.POLICY.QUEUE. Jest to wykonywane przez nadanie uprawnień UPDATE do profilu chroniącej kolejki.

Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [Profil dla zabezpieczeń kolejki](#).

Co dalej

[“Nadaj uprawnienia RACDCERT administratorowi zabezpieczeń dla produktu Advanced Message Security” na stronie 915](#)

Nadaj uprawnienia RACDCERT administratorowi zabezpieczeń dla produktu Advanced Message Security

Administrator zabezpieczeń produktu Advanced Message Security wymaga uprawnień do korzystania z komendy RACDCERT w celu tworzenia certyfikatów cyfrowych i zarządzania nimi.

Procedura

- Zidentyfikuj odpowiedni identyfikator użytkownika dla tej roli i nadaj uprawnienie do użycia komendy RACDCERT. Na przykład:

```
PERMIT IRR.DIGTCERT.* CLASS(FACILITY) ID(admin) ACCESS(CONTROL)
SETOPTS RACLIST(FACILITY) REFRESH
```

gdzie admin jest identyfikatorem administratora bezpieczeństwa produktu Advanced Message Security .

Co dalej

“Nadaj użytkownikom uprawnienia do zasobów dla produktu Advanced Message Security” na stronie [916](#)

Nadaj użytkownikom uprawnienia do zasobów dla produktu Advanced Message Security

Użytkownicy produktu Advanced Message Security wymagają odpowiednich uprawnień do zasobów.

O tym zadaniu

Użytkownicy produktu Advanced Message Security , czyli użytkownicy, którzy umieszczają lub pobierają zabezpieczone komunikaty produktu Advanced Message Security , wymagają:

- Segment OMVS powiązany z identyfikatorem użytkownika
- Uprawnienia dla IRR.DIGTCERT.LISTRING lub RDATA LIB
- Uprawnienia dla profili ICSF CSFSERV i CSFKEYS
- Uprawnienie do wprowadzenia do SYSTEM.PROTECTION.ERROR.QUEUE

Zadanie Advanced Message Security tymczasowo przyjmuje tożsamość swoich klientów, to znaczy, że zadanie działa jako odpowiednik identyfikatora użytkownika z/OS użytkowników produktu Advanced Message Security podczas przetwarzania komunikatów produktu IBM MQ do kolejek chronionych przez produkt Advanced Message Security.

Aby zadanie było możliwe do założenia tożsamości użytkownika z/OS , identyfikator użytkownika klienta z/OS musi mieć zdefiniowany segment OMVS powiązany z jego profilem użytkownika.

W ramach pomocy administracyjnej produkt RACF umożliwia zdefiniowanie domyślnego segmentu OMVS, który może być powiązany z profilami użytkowników i grup produktu RACF . Ta wartość domyślna jest używana, jeśli identyfikator użytkownika lub profil grupy produktu z/OS nie ma zdefiniowanego jawnie segmentu OMVS. Jeśli planowana jest duża liczba użytkowników korzystających z produktu Advanced Message Security, można użyć tej wartości domyślnej zamiast jawnego definiowania segmentu OMVS dla każdego użytkownika.

Publikacja z/OS: *Security Server RACF Security Administrator's Guide* zawiera szczegółową procedurę definiowania domyślnych segmentów OMVS. Należy zapoznać się z procedurą opisaną w niniejszej publikacji, aby określić, czy definicja domyślnych segmentów OMVS w profilach użytkowników i grup produktu RACF jest odpowiednia dla danej instalacji.

Procedura

1. Nadaj uprawnienie do odczytu dla IRR.DIGTCERT.LISTRING w klasie FACILITY:
 - Aby nadać uprawnienie READ do IRR.DIGTCERT.LISTRING w klasie FACILITY do wszystkich użytkowników, wydaj następującą komendę:

```
RDEFINE FACILITY IRR.DIGTCERT.LISTRING UACC(READ)
```

- Aby nadać uprawnienie READ do IRR.DIGTCERT.LISTRING w klasie FACILITY w zależności od użytkownika, wydaj następującą komendę:

```
PERMIT IRR.DIGTCERT.LISTRING CLASS(FACILITY) ID(userid) ACCESS(READ)
```

gdzie ID użytkownika jest nazwą użytkownika Advanced Message Security .

- Alternatywnie można użyć klasy RDATALIB, aby nadać dostęp do konkretnych pierścieni kluczy. Uprawnienia RDATALIB mają pierwszeństwo przed IRR.DIGTCERT.LISTRING . Na przykład:

```
PERMIT user.DRQ.AMS.KEYRING.LST CLASS(RDATALIB) ID(user) ACC(READ)
```

2. Jeśli używane są certyfikaty zarządzane przez ICSF i klucze prywatne, użytkownicy produktu Advanced Message Security wymagają dostępu do niektórych profili CSFSERV i CSFKEYS. Dostęp ten jest szczegółowy w poniższej tabeli:

Tabela 63. Wymagany dostęp użytkownika do profili CSFSERV i CSFKEYS

Klasa	Profil	Uprawnienie
CSFSERV	CSFDSG	READ
CSFSERV	CSFPKE	READ
CSFSERV	CSFPKD	READ
CSFSERV	CSFDSV	READ
CSFKEYS	Etykieta ICSF PKDS	READ

3. Aplikacje, które wykonują operacje na kolejkach z zdefiniowanymi strategiami AMS , potrzebują dostępu do umieszczania komunikatów w systemie SYSTEM.PROTECTION.ERROR.QUEUE. Nadanie uprawnień dostępu do kolejki z następującymi komendami:

```
RDEFINE MQQUEUE hlq.SYSTEM.PROTECTION.ERROR.QUEUE UACC(NONE)
PERMIT hlq.SYSTEM.PROTECTION.ERROR.QUEUE CLASS(MQQUEUE) ID(userID) ACCESS(UPDATE)
```

gdzie *hlq* może być nazwą grupy współużytkownika kolejki menedżera kolejek, a *userID* jest identyfikatorem użytkownika aplikacji.

Co dalej

[“Tworzenie pierścieni kluczy dla produktu Advanced Message Security” na stronie 917](#)

Tworzenie pierścieni kluczy dla produktu Advanced Message Security

Certyfikaty używane przez produkt Advanced Message Security (AMS) do podpisywania i szyfrowania są przechowywane w pierścieniach kluczy SAF systemu z/OS . Przed użyciem produktu AMS należy utworzyć te pliki kluczy i certyfikaty.

O tym zadaniu

Program Advanced Message Security uzyskuje dostęp do certyfikatów w następujących pierścieniach kluczy:

- Pojedynczy plik kluczy należący do użytkownika przestrzeni adresowej AMS .
- Pliki kluczy należące do poszczególnych użytkowników, które wysyłają lub odbierają komunikaty w kolejkach ze zdefiniowanymi strategiami AMS .

Wszystkie te pierścienie kluczy muszą mieć nazwę `drq.ams.keyring`.

Więcej informacji na temat kluczy i certyfikatów używanych przez produkt AMS oraz przykładowego scenariusza można znaleźć w sekcji [Korzystanie z certyfikatów w systemie z/OS](#).

Wykonaj poniższe kroki, aby utworzyć pliki kluczy wymagane przez produkt AMS, a następnie połączyć certyfikaty z pierścieniami kluczy. Przed uruchomieniem produktu AMS należy utworzyć pierścień kluczy, którego właścicielem jest użytkownik przestrzeni adresowej AMS. Istnieje możliwość utworzenia plików kluczy należących do użytkowników, którzy wysyłają lub odbierają komunikaty w dowolnym momencie.

Procedura

1. Wydadaj następującą komendę, aby utworzyć pierścień kluczy, którego właścicielem jest użytkownik przestrzeni adresowej AMS :

```
RACDCERT ID(amsUser) ADDRING(dirq.ams.keyring)
```

gdzie *amsUser* jest identyfikatorem przestrzeni adresowej AMS .

2. Utwórz plik kluczy dla każdego użytkownika, który wysyła lub odbiera komunikaty chronione przez program AMS , wydając komendę w kroku 1 dla każdego identyfikatora użytkownika.
3. Podłącz certyfikat ośrodka certyfikacji (CA) dla wystawcy certyfikatów użytkownika do pliku kluczy, którego właścicielem jest identyfikator użytkownika przestrzeni adresowej AMS . Wydadaj następującą komendę:

```
RACDCERT ID(amsUser) CONNECT(CERTAUTH LABEL('caLabel') RING(dirq.ams.keyring))
```

gdzie *amsUser* jest identyfikatorem przestrzeni adresowej AMS , a *caLabel* jest etykietą certyfikatu ośrodka CA.

Jeśli jako ośrodek CA używany jest produkt RACF , a konieczne jest utworzenie certyfikatu ośrodka certyfikacji, należy postępować zgodnie z przykładem w sekcji [Definiowanie certyfikatu lokalnego ośrodka certyfikacji](#).

4. Jeśli do szyfrowania komunikatów w kolejkach chronionych przez produkt AMS używane są strategie ochrony prywatności lub poufności, należy połączyć certyfikaty odbiorców komunikatów z pierścieniem kluczy należnym do identyfikatora użytkownika przestrzeni adresowej AMS . Wydadaj następującą komendę:

```
RACDCERT ID(amsUser) CONNECT(ID(userId) LABEL('certLabel')  
RING(dirq.ams.keyring) USAGE(SITE))
```

gdzie *amsUser* jest identyfikatorem przestrzeni adresowej AMS , *userId* jest odbiorcą wiadomości, a *certLabel* jest etykietą certyfikatu użytkownika.

Atrybut USAGE (SITE) uniemożliwia dostęp do klucza prywatnego w pliku kluczy.

W przypadku tworzenia własnych certyfikatów za pomocą produktu RACF należy postępować zgodnie z przykładem w sekcji [Tworzenie certyfikatu cyfrowego za pomocą klucza prywatnego](#) w celu utworzenia certyfikatu.

5. Połącz certyfikaty każdego użytkownika, który wysyła lub odbiera komunikaty chronione przez produkt AMS do pliku kluczy, którego właścicielem jest użytkownik. Certyfikat musi być połączony jako domyślny certyfikat w pliku kluczy. Wydadaj następującą komendę:

```
RACDCERT ID(userId) CONNECT(ID(userId) LABEL('certLabel')  
RING(dirq.ams.keyring) DEFAULT USAGE(PERSONAL))
```

gdzie *userId* to użytkownik wysyłający lub odbierający komunikaty, a *certLabel* jest etykietą certyfikatu użytkownika.

Co dalej

[“Włącz Advanced Message Security” na stronie 918](#)

Włącz Advanced Message Security


Możliwość strategii bezpieczeństwa dla menedżera kolejek jest kontrolowana przez parametr SPLCAP w module parametrów systemowych.

O tym zadaniu

Aby włączyć program Advanced Message Security (AMS) dla pojedynczego menedżera kolejek, należy wykonać następujące kroki.

To zadanie wymaga wprowadzenia zmiany w module parametrów systemowych. Więcej informacji na temat tworzenia i dostosowywania modułu parametrów systemowych można znaleźć w sekcji [“Dostosowanie modułu parametrów systemowych”](#) na stronie 876 .

Procedura

1. Ustaw wartość **SPLCAP** na YES w CSQ6SYSP. Aby uzyskać więcej informacji na temat makra CSQ6SYSP , patrz [“Korzystanie z komendy CSQ6SYSP”](#) na stronie 878 .
2.  Ustaw opcję **AMSPROD** na AMS, ADVANCED lub ADVANCEDVUE w zależności od uprawnień licencyjnych. Więcej informacji na temat makra CSQ6USGP zawiera [za pomocą komendy CSQ6USGP](#) .
3. Zrecompiluj moduł parametru systemowego.
4. Zrestartuj menedżer kolejek przy użyciu zaktualizowanego modułu parametru systemowego. Przestrzeń adresowa AMS jest uruchamiana automatycznie podczas uruchamiania menedżera kolejek.

Konfigurowanie serwera mqweb

Tematy te są opisane w podręczniku krok po kroku konfigurowania serwera mqweb.

Zadania pokrewne

[“Konfigurowanie serwerów IBM MQ Console i REST API”](#) na stronie 786

Serwer mqweb, na którym są udostępniane produkty IBM MQ Console i REST API , jest dostarczany z konfiguracją domyślną. Aby można było użyć dowolnego z tych komponentów, należy wykonać kilka zadań konfiguracyjnych, takich jak konfigurowanie zabezpieczeń, aby umożliwić użytkownikom logowanie się. W tej sekcji opisano wszystkie dostępne opcje konfiguracji.

Tworzenie serwera mqweb

Jeśli zainstalowano komponenty WWW usług systemowych IBM MQ for z/OS UNIX i ma być używany produkt MQ Console lub REST API, należy utworzyć i dostosować serwer mqweb.

Zanim rozpocznie

Należy utworzyć system SYSTEM.REST.REPLY.QUEUE w celu użycia serwera Liberty . W tym celu należy użyć najnowszego przykładu **CSQ4INSG** w sekcji [“Dostosuj zestawy danych wejściowych inicjowania”](#) na stronie 871.



Ostrzeżenie: Jeśli podczas uruchamiania serwera mqweb zostanie wyświetlony komunikat o błędzie CWWKG0014E, który jest wyświetlany w następujących danych wyjściowych:

```
Launching mqweb (MQM MVS/ESA V9 R2.0/wlp...) (en_US)
YAUDIT   " CWWKE0001I: The server mqweb has been
launched.
          YWARNING  " CWWKF0009W: The server has not been configured to install any
features.
          YAUDIT   " CWWKF0011I: The mqweb server is ready to run a smarter planet.
The mqweb server started in 6.348 seconds.
          YERROR   " CWWKG0014E: The configuration parser detected an XML syntax
error while parsing the root of the configuration and the referenced configuration
documents.
                                     Error: An invalid XML character (Unicode: 0x4c) was found
in the prolog of the document.
                                     File: file:<your filepath>/servers/mqweb/server.xml Line:
1 Column: 1
```

Należy sprawdzić ustawienie parametru AUTOCVT (automatyczne przekształcanie plików z jednego zestawu kodowego na inny) w pliku z/OS i dostosować wartość zgodnie z wymaganiami, wykonując jedną z poniższych czynności.

W terminalu USS:

Wprowadź komendę: `echo $_BPXX_AUTOCVT`, aby wyświetlić wartość tej zmiennej środowiskowej. Jeśli zmienna środowiskowa nie jest zdefiniowana, nie jest wyświetlana żadna wartość.

Aby ustawić zmienną środowiskową, patrz sekcja [Zmienne środowiskowe _BPXX](#).

W całym systemie:

Przykład 6 w sekcji [Wyświetlanie statusu powłoki z/OS UNIX System Services \(OMVS\)](#) przedstawia sposób wyświetlania wartości systemowej instrukcji `AUTOCVT` w kodzie `BPXPRMxx`.

Aby ustawić zmienną środowiskową w całym systemie, należy użyć instrukcji `AUTOCVT` w elemencie `BPXPRMxx`.

Jeśli zmienna środowiskowa `_BPXX_AUTOCVT` jest ustawiona w terminalu USS, nadpisuje ona ustawienie instrukcji `AUTOCVT` dla całego systemu w `BPXPRMxx`.

O tym zadaniu

- To zadanie należy wykonać raz dla każdego systemu z/OS, w którym ma zostać uruchomiony MQ Console lub REST API.
- Dla każdej wersji produktu IBM MQ, która jest uruchomiona, potrzebny jest serwer `mqweb`.
- Podczas migrowania z poprzedniej wersji może być konieczne odświeżenie lub zmodyfikowanie konfiguracji serwera.

MQ Console i REST API wymagają utworzenia pojedynczego serwera Liberty o nazwie `mqweb`.

Wszystkie pliki konfiguracyjne i pliki dziennika serwera są przechowywane w katalogu użytkowników Liberty.



Ostrzeżenie: Sekcja `RACF profiles` zawiera kilka przykładów `RDEFINE`, a sekcja `Profiles used to control access to IBM MQ resources` (Profile używane do kontrolowania dostępu do zasobów) zawiera sekcja `Profiles for namelists` (Profile dla list nazw), w której znajdują się informacje dotyczące konfigurowania niezbędnych zabezpieczeń na serwerze.

Wykonaj następującą procedurę, aby utworzyć serwer `mqweb`:

Procedura

1. Wybierz odpowiednie położenie katalogu użytkownika Liberty.

Identyfikator użytkownika, który jest używany przez serwer `mqweb`, wymaga prawa do odczytu i zapisu w tym katalogu użytkownika i jego zawartości. Ponieważ ten katalog użytkowników będzie zawierał pliki dziennika, a także konfigurację serwera, należy utworzyć ten katalog w osobnym systemie plików.

Uwaga: Podczas uruchamiania serwera `mqweb` występuje znacząca ilość dyskowych operacji `we/wy`. Aby skrócić czas potrzebny na uruchomienie serwera `mqweb`, należy upewnić się, że zarówno system plików UNIX IBM MQ instalacji z/OS, jak i system plików katalogu użytkownika Liberty są albo `sysplex-aware`, albo lokalnie podłączone w systemie, w którym działa serwer `mqweb`.

2. W usługach systemowych UNIX upewnij się, że bieżącym katalogiem jest `PathPrefix/web/bin`, wprowadzając następującą komendę:

```
cd PathPrefix/web/bin
```

`PathPrefix` to ścieżka instalacyjna komponentów usług systemowych UNIX systemu IBM MQ.

3. Utwórz katalog użytkownika Liberty zawierający definicję serwera `mqweb` szablonu, uruchamiając skrypt `crtmqweb`. Na przykład, aby utworzyć katalog użytkownika Liberty w katalogu `/var/mqm/mqweb`, wykonaj następującą komendę:

```
./crtmqweb /var/mqm/mqweb
```

Uwaga: Skrypt **crtmqweb** akceptuje jeden opcjonalny parametr-nazwę katalogu użytkowników Liberty .

Jeśli nazwa katalogu użytkowników Liberty nie zostanie podana, zostanie użyta wartość domyślna `/var/mqm/web/installation1` .

4. Za pomocą komendy zmień prawo własności do katalogów i plików w katalogu użytkownika produktu Liberty , tak aby należały one do identyfikatora użytkownika i grupy, w ramach której działa serwer mqweb:

```
chown -R userid:group path
```

Aby nadać grupie prawo do zapisu w ścieżce, wprowadź następującą komendę:

```
chmod -R 770 path
```

Co dalej

[“Tworzenie procedury dla serwera mqweb” na stronie 921](#)

Zadania pokrewne

[“Konfigurowanie serwerów IBM MQ Console i REST API” na stronie 786](#)

Serwer mqweb, na którym są udostępniane produkty IBM MQ Console i REST API , jest dostarczany z konfiguracją domyślną. Aby można było użyć dowolnego z tych komponentów, należy wykonać kilka zadań konfiguracyjnych, takich jak konfigurowanie zabezpieczeń, aby umożliwić użytkownikom logowanie się. W tej sekcji opisano wszystkie dostępne opcje konfiguracji.

Tworzenie procedury dla serwera mqweb

Jeśli zostały zainstalowane komponenty WWW usług systemowych Unix IBM MQ for z/OS i mają być używane MQ Console lub REST API, należy utworzyć procedurę katalogowaną w celu uruchomienia serwera mqweb. Serwer mqweb jest serwerem Liberty , który udostępnia MQ Console i REST API.

- To zadanie należy wykonać raz dla każdego systemu z/OS , w którym ma zostać uruchomiony produkt MQ Console lub REST API.
- Dla każdej uruchomionej wersji produktu IBM MQ wymagany jest serwer mqweb. Na przykład: uruchomione zadanie o nazwie MQWB0910 dla menedżerów kolejek w produkcie IBM MQ 9.1.0 i uruchomione zadanie o nazwie MQWB0905 dla menedżerów kolejek w produkcie IBM MQ 9.0.5.

Jeśli w systemie z/OS jest tylko jeden menedżer kolejek, możliwe jest uruchomienie jednego uruchomionego zadania serwera Liberty i zmiana bibliotek, które będą używane podczas migrowania menedżera kolejek.

- W przypadku migracji z poprzedniej wersji może być konieczne zmodyfikowanie procedury katalogowanej.

Aby utworzyć procedurę katalogowaną, wykonaj następującą procedurę:

1. Skopiuj przykładową procedurę uruchomionego zadania `th1qua1.SCSQPROC (CSQ4WEBS)` do biblioteki procedur.

Należy podać nazwę procedury zgodnie ze standardami przedsiębiorstwa.

Na przykład MQWB0910 wskazuje, że jest to procedura katalogowana dla serwera IBM MQ 9.1.0 mqweb.

2. Należy dostosować procedurę do wymagań użytkownika, korzystając z instrukcji w przykładowej procedurze CSQ4WEBS.

Należy zauważyć, że katalog użytkownika produktu Liberty jest katalogiem określonym podczas uruchamiania skryptu **crtmqweb** w celu utworzenia definicji serwera WWW mqweb.

Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji [“Tworzenie serwera mqweb” na stronie 919](#).

Uwaga: Upewnij się, że podczas edycji elementu określono opcję **Caps off** (Wyników), ponieważ plik ma małe dane.

3. Autoryzuj procedurę, która ma być uruchamiana w ramach zewnętrznego menedżera zabezpieczeń.
4. Użyj programu IBM Workload Manager (WLM), aby sklasyfikować tę przestrzeń adresową.

Serwer mqweb jest aplikacją IBM MQ , a użytkownicy współdziałają z tą aplikacją. Aplikacja nie musi mieć dużego znaczenia w środowisku WLM, a klasa usługi **STCUSER** może być odpowiednia.

Co dalej

Wykonaj kroki opisane w sekcji [“Podstawowa konfiguracja dla serwera mqweb”](#) na stronie 786 , aby zakończyć konfigurowanie serwera mqweb.

Zadania pokrewne

[“Konfigurowanie serwerów IBM MQ Console i REST API”](#) na stronie 786

Serwer mqweb, na którym są udostępniane produkty IBM MQ Console i REST API , jest dostarczany z konfiguracją domyślną. Aby można było użyć dowolnego z tych komponentów, należy wykonać kilka zadań konfiguracyjnych, takich jak konfigurowanie zabezpieczeń, aby umożliwić użytkownikom logowanie się. W tej sekcji opisano wszystkie dostępne opcje konfiguracji.

z/OS

Testowanie menedżera kolejek w systemie z/OS

Po dostosowaniu lub migracji menedżera kolejek można go przetestować, uruchamiając programy weryfikujące instalację i niektóre przykładowe aplikacje dostarczane z produktem IBM MQ for z/OS.

O tym zadaniu

Po zainstalowaniu i dostosowaniu produktu IBM MQ for z/OS można użyć dostarczonego programu do weryfikacji instalacji (CSQ4IVP1) w celu potwierdzenia, że produkt IBM MQ for z/OS działa.

Podstawowy program do weryfikacji instalacji CSQ4IVP1 testuje niewspółużytkowane kolejki i weryfikuje bazę danych IBM MQ bez użycia przykładów C, COBOL lub CICS .

Po uruchomieniu podstawowej weryfikacji instalacji można przetestować kolejki współużytkowane za pomocą komendy CSQ4IVP1 z różnymi kolejkami, a także przetestować, czy program Db2 i narzędzie CF są skonfigurowane poprawnie. Aby potwierdzić, że kolejkowanie rozproszone działa, można użyć dostarczonego programu do weryfikacji instalacji, CSQ4IVPX,

CSQ4IVP1 jest dostarczany jako moduł ładowalny i udostępnia zestaw przykładowych aplikacji proceduralnych jako modułów źródłowych, które demonstrują typowe zastosowania interfejsu kolejki komunikatów (Message Queue Interface-MQI). Tych modułów źródłowych można używać do testowania różnych środowisk języków programowania. Za pomocą dostarczonego przykładowego kodu JCL można skompilować i przeprowadzić edycję odsyłaczy, w zależności od tego, która z pozostałych przykładów jest odpowiednia dla danej instalacji.

Procedura

- Więcej informacji na temat testowania menedżera kolejek w systemie z/OS można znaleźć w następujących podtematach:
 - [“Uruchamianie podstawowego programu weryfikacji instalacji”](#) na stronie 923
 - [“Testowanie dla grup współużytkowania kolejek”](#) na stronie 926
 - [“Testowanie w przypadku rozproszonego kolejkowania”](#) na stronie 927
 - [“Testowanie programów w językach C, C + +, COBOL, PL/I i CICS za pomocą programu IBM MQ for z/OS”](#) na stronie 930

Pojęcia pokrewne

[IBM MQ for z/OS pojęcia](#)

Zadania pokrewne

[Planowanie środowiska IBM MQ w systemie z/OS](#)

[“Konfigurowanie menedżerów kolejek w systemie z/OS”](#) na stronie 849

Poniższe instrukcje umożliwiają skonfigurowanie menedżerów kolejek w systemie IBM MQ for z/OS.
[administrowanie IBM MQ for z/OS](#)

Uruchamianie podstawowego programu weryfikacji instalacji

Po zainstalowaniu i dostosowaniu produktu IBM MQ można użyć dostarczonego programu do weryfikacji instalacji (CSQ4IVP1) w celu potwierdzenia, że produkt IBM MQ działa.

Podstawowym programem weryfikowania instalacji jest program wsadowy asembler IVP, który weryfikuje podstawową bazę danych IBM MQ bez użycia przykładów C, COBOL lub CICS.

Narzędzie Batch Assembler IVP jest edytowane przez narzędzie SMP/E, a moduły ładowalne są dostarczane w bibliotece thlqual.SCSQLOAD.

Po wykonaniu kroku SMP/E APPLY i kroków dostosowywania uruchom program Batch Assembler IVP.

Szczegółowe informacje można znaleźć w następujących sekcjach:

- [Przegląd aplikacji CSQ4IVP1](#)
- [Przygotowanie do uruchomienia CSQ4IVP1](#)
- [Uruchamianie CSQ4IVP1](#)
- [Sprawdzanie wyników komendy CSQ4IVP1](#)

Przegląd aplikacji CSQ4IVP1

CSQ4IVP1 to aplikacja wsadowa, która łączy się z podsystemem IBM MQ i wykonuje następujące podstawowe funkcje:

- Problemy z wywołaniami IBM MQ
- Komunikuje się z serwerem komend
- Sprawdza, czy wyzwalanie jest aktywne
- Generuje i usuwa kolejkę dynamiczną
- Weryfikuje przetwarzanie wygaśnięcia komunikatu
- Weryfikuje przetwarzanie zatwierdzania komunikatów

Przygotowanie do uruchomienia CSQ4IVP1

Przed uruchomieniem komendy CSQ4IVP1:

1. Sprawdź, czy wpisy IVP znajdują się w konkatenacji zestawu danych CSQINP2 w programie startowym menedżera kolejek. Pozycje IVP są dostarczane w elemencie thlqual.SCSQPROC(CSQ4IVPQ). Jeśli nie, należy dodać definicje podane w pliku thlqual.SCSQPROC(CSQ4IVPQ) do konkatenacji CSQINP2. Jeśli menedżer kolejek jest aktualnie uruchomiony, należy go zrestartować, aby te definicje mogły zostać uwzględnione.

2. Przykładowy kod JCL CSQ4IVPR, wymagany do uruchomienia programu weryfikującego instalację, znajduje się w bibliotece thlqual.SCSQPROC.

Dostosuj zadanie JCL CSQ4IVPR z kwalifikatorem wysokiego poziomu dla bibliotek produktu IBM MQ, językiem narodowym, który ma być używany, czteroznakowym menedżerem kolejek produktu IBM MQ i miejscem docelowym dla danych wyjściowych zadania.

3. Zaktualizuj produkt RACF, aby zezwolić CSQ4IVP1 na dostęp do jego zasobów, jeśli zabezpieczenia IBM MQ są aktywne.

Aby uruchomić komendę CSQ4IVP1, gdy włączone są zabezpieczenia produktu IBM MQ, wymagany jest identyfikator użytkownika produktu RACF z uprawnieniami do uzyskiwania dostępu do obiektów. Szczegółowe informacje na temat definiowania zasobów na serwerze RACF można znaleźć w sekcji

Konfigurowanie zabezpieczeń w systemie z/OS . Identyfikator użytkownika, który uruchamia program IVP, musi mieć następujące uprawnienia dostępu:

Uprawnienie	Profil	Klasa
READ	ssid.DISPLAY.PROCESS	MQCMDS
UPDATE	ssid.SYSTEM.COMMAND.INPUT	MQQUEUE
UPDATE	ssid.SYSTEM.COMMAND.REPLY.MODEL	MQQUEUE
UPDATE	ssid.CSQ4IVP1.**	MQQUEUE
READ	ssid.BATCH	MQCONN

W przypadku tych wymagań założono, że wszystkie zabezpieczenia produktu IBM MQ są aktywne. Komendy RACF służące do aktywowania zabezpieczeń produktu IBM MQ są wyświetlane w programie [Rysunek 100](#) na stronie 924. W tym przykładzie założono, że nazwą menedżera kolejek jest CSQ1 , a identyfikatorem użytkownika dla osoby uruchomionej przykładową CSQ4IVP1 jest TS101.

```
RDEFINE MQCMDS CSQ1.DISPLAY.PROCESS
PERMIT CSQ1.DISPLAY.PROCESS CLASS(MQCMDS) ID(TS101) ACCESS(READ)

RDEFINE MQQUEUE CSQ1.SYSTEM.COMMAND.INPUT
PERMIT CSQ1.SYSTEM.COMMAND.INPUT CLASS(MQQUEUE) ID(TS101) ACCESS(UPDATE)

RDEFINE MQQUEUE CSQ1.SYSTEM.COMMAND.REPLY.MODEL
PERMIT CSQ1.SYSTEM.COMMAND.REPLY.MODEL CLASS(MQQUEUE) ID(TS101) ACCESS(UPDATE)

RDEFINE MQQUEUE CSQ1.CSQ4IVP1.**
PERMIT CSQ1.CSQ4IVP1.** CLASS(MQQUEUE) ID(TS101) ACCESS(UPDATE)

RDEFINE MQCONN CSQ1.BATCH
PERMIT CSQ1.BATCH CLASS(MQCONN) ID(TS101) ACCESS(READ)
```

Rysunek 100. Komendy programu RACF dla CSQ4IVP1

Uruchamianie CSQ4IVP1

Po wykonaniu tych czynności należy uruchomić menedżer kolejek. Jeśli menedżer kolejek jest już uruchomiony i został zmieniony CSQINP2, należy zatrzymać menedżer kolejek i zrestartować go.


Program IVP jest uruchamiany jako zadanie wsadowe. Dostosuj kartę pracy tak, aby spełniała wymagania związane z wprowadzeniem instalacji.

Sprawdzanie wyników komendy CSQ4IVP1

Program IVP jest podzielony na 10 etapów; każdy etap musi zostać zakończony z kodem zakończenia zerowym przed uruchomieniem następnego etapu. IVP generuje raport, zawierający następujące informacje:

- Nazwa menedżera kolejek, z którym jest nawiązana połączenie.
- Jednoliniowy komunikat przedstawiający kod zakończenia i kod przyczyny zwrócony z każdego etapu.
- W razie potrzeby jednoliniowy komunikat informacyjny.

Przykładowy raport jest dostępny w produkcie [Rysunek 101](#) na stronie 926 .

 Wyjaśnienie kodów zakończenia i przyczyny można znaleźć w sekcji [Komunikaty produktu IBM MQ for z/OS](#) , zakończenie i kody przyczyny.

Niektóre etapy mają więcej niż jedno wywołanie programu IBM MQ , a w przypadku niepowodzenia wysyłany jest komunikat wskazujący konkretne wywołanie produktu IBM MQ , które zwróciło błąd. Ponadto, dla niektórych etapów, program IVP umieszcza informacje wyjaśniające i diagnostyczne w polu komentarza.

Zadanie IVP żąda wyłącznej kontroli niektórych obiektów menedżera kolejek i dlatego powinno być jednowątkowe w systemie. Nie można jednak określić, ile razy program IVP może być uruchamiany dla danego menedżera kolejek.

Funkcje wykonywane przez poszczególne etapy to:

Etap 1

Połącz się z menedżerem kolejek, wywołując wywołanie funkcji API MQCONN .

Etap 2

Należy określić nazwę kolejki wejściowej komend systemowych używanej przez serwer komend do pobierania komunikatów żądań. Ta kolejka odbiera żądania wyświetlania z etapu 5.

Aby to zrobić, sekwencja wywołań jest następująca:

1. Wywołaj wywołanie MQOPEN , określając nazwę menedżera kolejek, aby otworzyć obiekt menedżera kolejek.
2. Wywołaj wywołanie MQINQ , aby znaleźć nazwę kolejki wejściowej komend systemowych.
3. Wywołaj wywołanie MQINQ , aby dowiedzieć się więcej o różnych przełącznikach zdarzeń menedżera kolejek.
4. Wywołaj wywołanie MQCLOSE , aby zamknąć obiekt menedżera kolejek.

Po pomyślnym zakończeniu tego etapu w polu komentarza zostanie wyświetlona nazwa kolejki wejściowej systemu systemowego.

Etap 3

Otwórz kolejkę inicjując, korzystając z wywołania **MQOPEN** .

Ta kolejka jest otwierana na tym etapie w oczekiwaniu na komunikat wyzwalacza, który pojawia się w wyniku odpowiedzi serwera komend na żądanie z etapu 5. Kolejka musi być otwarta, aby dane wejściowe spełniły kryteria wyzwiania.

Etap 4

Utwórz stałą kolejkę dynamiczną przy użyciu CSQ4IVP1.MODEL jako model. Kolejka dynamiczna ma takie same atrybuty, jak model, z którego został utworzony. Oznacza to, że gdy odpowiedzi z żądania serwera komend w etapie 5 zostaną zapisane w tej kolejce, komunikat wyzwalacza jest zapisywany do kolejki inicjuj. otwartej w etapie 3.

Po pomyślnym zakończeniu tego etapu nazwa trwałej kolejki dynamicznej jest wskazana w polu komentarza.

Etap 5

Wprowadź żądanie MQPUT1 do kolejki komend serwera komend.

Komunikat typu MQMT_REQUEST jest zapisywany w kolejce wejściowej komend systemowych żądającej wyświetlenia procesu CSQ4IVP1. Deskryptor komunikatu dla komunikatu określa trwałą kolejkę dynamiczną utworzoną w etapie 4 jako kolejkę odpowiedzi na odpowiedź serwera komend.

Etap 6

Wprowadź żądanie **MQGET** z kolejki inicjuj. Na tym etapie dla kolejki inicjuj otwartej w etapie 3 zostanie wystawiona operacja GET WAIT z odstępem czasu 1 minuta. Zwrócony komunikat ma być komunikatem wyzwalacza wygenerowanym przez komunikaty odpowiedzi serwera komend, które są zapisywane w kolejce odpowiedzi.

Etap 7

Usuń stałą kolejkę dynamiczną utworzoną w etapie 4. Ponieważ kolejka nadal ma na niej komunikaty, używana jest opcja MQCO_PURGE_DELETE.

Etap 8

1. Otwórz kolejkę dynamiczną.

2. Sprawdź, czy wpisy IVP znajdują się w konkatenacji zestawu danych CSQINP2 w programie startowym menedżera kolejek. Pozycje IVP są dostarczane w elemencie thlqual.SCSQPROC(CSQ4IVPG). Jeśli nie są one, należy dodać definicje podane w pliku thlqual.SCSQPROC(CSQ4IVPG) do konkatenacji CSQINP2 . Jeśli menedżer kolejek jest aktualnie uruchomiony, należy go zrestartować, aby te definicje mogły zostać uwzględnione.
3. Zmień nazwę struktury narzędzia CF, która jest używana w pliku thlqual.SCSQPROC(CSQ4IVPG), jeśli jest to konieczne.
4. Przykładowy skrypt JCL CSQ4IVPS, który jest wymagany do uruchomienia programu weryfikacji instalacji dla grupy współużytkowania kolejek, znajduje się w bibliotece thlqual.SCSQPROC.

Dostosuj zadanie JCL CSQ4IVPS z kwalifikatorem wysokiego poziomu dla bibliotek produktu IBM MQ , językiem narodowym, który ma być używany, czteroznakowym menedżerem kolejek produktu IBM MQ i miejscem docelowym dla danych wyjściowych zadania.
5. Zaktualizuj produkt RACF , aby zezwolić CSQ4IVP1 na dostęp do jego zasobów, jeśli zabezpieczenia IBM MQ są aktywne.

Aby uruchomić komendę CSQ4IVP1 , gdy włączone są zabezpieczenia produktu IBM MQ , wymagany jest identyfikator użytkownika produktu RACF z uprawnieniami do uzyskiwania dostępu do obiektów. Szczegółowe informacje na temat definiowania zasobów na serwerze RACF można znaleźć w sekcji [Konfigurowanie zabezpieczeń w systemie z/OS](#) . Identyfikator użytkownika, który uruchamia program IVP, musi mieć następujące uprawnienia dostępu, oprócz tego, które są wymagane do uruchomienia podstawowego programu IVP:

Uprawnienie	Profil	Klasa
UPDATE	ssid.CSQ4IVPG.**	MQQUEUE

W przypadku tych wymagań założono, że wszystkie zabezpieczenia produktu IBM MQ są aktywne. Komendy RACF służące do aktywowania zabezpieczeń produktu IBM MQ są wyświetlane w programie [Rysunek 102 na stronie 927](#) . W tym przykładzie założono, że nazwą menedżera kolejek jest CSQ1 , a identyfikatorem użytkownika dla osoby uruchomionej przykładową CSQ4IVP1 jest TS101.

```
RDEFINE MQQUEUE CSQ1.CSQ4IVPG.**
PERMIT CSQ1.CSQ4IVPG.** CLASS(MQQUEUE) ID(TS101) ACCESS(UPDATE)
```

Rysunek 102. Komendy programu RACF dla CSQ4IVP1 dla grupy współużytkowania kolejek

Uruchamianie CSQ4IVP1 dla grupy współużytkowania kolejek

Po wykonaniu tych czynności należy uruchomić menedżer kolejek. Jeśli menedżer kolejek jest już uruchomiony i został zmieniony CSQINP2, należy zatrzymać menedżer kolejek i zrestartować go.

Program IVP jest uruchamiany jako zadanie wsadowe. Dostosuj kartę pracy tak, aby spełniała wymagania związane z wprowadzeniem instalacji.

Sprawdzanie wyników komendy CSQ4IVP1 dla grupy współużytkowania kolejek

Program IVP dla grup współużytkowania kolejek działa w taki sam sposób, jak podstawowy program IVP, z tym wyjątkiem, że tworzone kolejki są nazywane CSQIVPG. xx. Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w sekcji [“Sprawdzanie wyników komendy CSQ4IVP1”](#) na stronie 924 , aby sprawdzić wyniki programu IVP w przypadku grup współużytkowania kolejek.

Testowanie w przypadku rozproszonego kolejkowania

Można użyć dostarczonego programu do weryfikacji instalacji CSQ4IVPX, aby potwierdzić, że rozproszona kolejkowanie działa.

Przegląd zadania CSQ4IVPX

CSQ4IVPX to zadanie wsadowe, które uruchamia inicjator kanału i wysyła komendę IBM MQ DISPLAY CHINIT. Pozwala to na sprawdzenie, czy wszystkie główne aspekty rozproszonej kolejki działają, unikając konieczności konfigurowania kanału i definicji sieci.

Przygotowanie do uruchomienia CSQ4IVPX

Przed uruchomieniem komendy CSQ4IVPX:

1. Przykładowe JCL, CSQ4IVPX, wymagane do uruchomienia programu weryfikującego instalację, znajduje się w bibliotece thlqual.SCSQPROC.

Dostosuj zadanie JCL CSQ4IVPX z kwalifikatorem wysokiego poziomu dla bibliotek produktu IBM MQ , językiem narodowym, który ma być używany, czteroznakowym menedżerem kolejek i miejscem docelowym dla danych wyjściowych zadania.

2. Zaktualizuj produkt RACF , aby zezwolić CSQ4IVPX na dostęp do jego zasobów, jeśli zabezpieczenia produktu IBM MQ są aktywne. Aby uruchomić komendę CSQ4IVPX , gdy włączone są zabezpieczenia produktu IBM MQ , wymagany jest identyfikator użytkownika produktu RACF z uprawnieniem do uzyskiwania dostępu do obiektów. Szczegółowe informacje na temat definiowania zasobów na serwerze RACF można znaleźć w sekcji [Konfigurowanie zabezpieczeń w systemie z/OS](#) . Identyfikator użytkownika, który uruchamia program IVP, musi mieć następujące uprawnienia dostępu:

Uprawnienie	Profil	Klasa
CONTROL	ssid.START.CHINIT i ssid.STOP.CHINIT	MQCMDS
UPDATE	ssid.SYSTEM.COMMAND.INPUT	MQQUEUE
UPDATE	ssid.SYSTEM.CSQUTIL.*	MQQUEUE
READ	ssid.BATCH	MQCONN
READ	ssid.DISPLAY.CHINIT	MQCMDS

W tych wymaganiach założono, że został zdefiniowany profil zabezpieczeń połączenia ssid.CHIN (zgodnie z profilami zabezpieczeń połączenia dla inicjatora kanału) oraz że wszystkie zabezpieczenia produktu IBM MQ są aktywne. Komendy RACF , które należy wykonać, są wyświetlane w programie Rysunek 103 na stronie 929. Przyjęto następujące założenia:

- Nazwa menedżera kolejek to CSQ1 .
 - Identyfikator użytkownika uruchomionego przykładowego CSQ4IVPX to TS101 .
 - Przestrzeń adresowa inicjatora kanału jest uruchomiona pod identyfikatorem użytkownika CSQ1MSTR
3. Zaktualizuj produkt RACF , aby zezwolić na przestrzeń adresową inicjatora kanału następujące uprawnienia dostępu:

Uprawnienie	Profil	Klasa
READ	ssid.CHIN	MQCONN
UPDATE	ssid.SYSTEM.COMMAND.INPUT	MQQUEUE
UPDATE	ssid.SYSTEM.CHANNEL.INITQ	MQQUEUE
UPDATE	ssid.SYSTEM.CHANNEL.SYNCQ	MQQUEUE
Zmień	ssid.SYSTEM.CLUSTER.COMMAND.QUEUE	MQQUEUE
UPDATE	ssid.SYSTEM.CLUSTER.TRANSMIT.QUEUE	MQQUEUE
Zmień	ssid.SYSTEM.CLUSTER.REPOSITORY.QUEUE	MQQUEUE
CONTROL	ssid.CONTEXT.**	MQADMIN

Komendy RACF , które należy wykonać, są również wyświetlane w programie Rysunek 103 na stronie 929.

```
RDEFINE MQCMDS CSQ1.DISPLAY.DQM
PERMIT CSQ1.DISPLAY.DQM CLASS(MQCMDS) ID(TS101) ACCESS(READ)

RDEFINE MQCMDS CSQ1.START.CHINIT
PERMIT CSQ1.START.CHINIT CLASS(MQCMDS) ID(TS101) ACCESS(CONTROL)

RDEFINE MQCMDS CSQ1.STOP.CHINIT
PERMIT CSQ1.STOP.CHINIT CLASS(MQCMDS) ID(TS101) ACCESS(CONTROL)

RDEFINE MQQUEUE CSQ1.SYSTEM.COMMAND.INPUT
PERMIT CSQ1.SYSTEM.COMMAND.INPUT CLASS(MQQUEUE) ID(TS101,CSQ1MSTR) ACCESS(UPDATE)

RDEFINE MQQUEUE CSQ1.SYSTEM.CSQUTIL.*
PERMIT CSQ1.SYSTEM.CSQUTIL.* CLASS(MQQUEUE) ID(TS101) ACCESS(UPDATE)

RDEFINE MQCONN CSQ1.BATCH
PERMIT CSQ1.BATCH CLASS(MQCONN) ID(TS101) ACCESS(READ)

RDEFINE MQCONN CSQ1.CHIN
PERMIT CSQ1.CHIN CLASS(MQCONN) ID(CSQ1MSTR) ACCESS(READ)

RDEFINE MQQUEUE CSQ1.SYSTEM.CHANNEL.SYNCQ
PERMIT CSQ1.SYSTEM.CHANNEL.SYNCQ CLASS(MQQUEUE) ID(CSQ1MSTR) ACCESS(UPDATE)

RDEFINE MQQUEUE CSQ1.SYSTEM.CLUSTER.COMMAND.QUEUE
PERMIT CSQ1.SYSTEM.CLUSTER.COMMAND.QUEUE CLASS(MQQUEUE) ID(CSQ1MSTR) ACCESS(ALTER)

RDEFINE MQQUEUE CSQ1.SYSTEM.CLUSTER.TRANSMIT.QUEUE
PERMIT CSQ1.SYSTEM.CLUSTER.TRANSMIT.QUEUE CLASS(MQQUEUE) ID(CSQ1MSTR) ACCESS(UPDATE)

RDEFINE MQQUEUE CSQ1.SYSTEM.CLUSTER.REPOSITORY.QUEUE
PERMIT CSQ1.SYSTEM.CLUSTER.REPOSITORY.QUEUE CLASS(MQQUEUE) ID(CSQ1MSTR) ACCESS(ALTER)

RDEFINE MQQUEUE CSQ1.SYSTEM.CHANNEL.INITQ
PERMIT CSQ1.SYSTEM.CHANNEL.INITQ CLASS(MQQUEUE) ID(CSQ1MSTR) ACCESS(UPDATE)

RDEFINE MQADMIN CSQ1.CONTEXT.**
PERMIT CSQ1.CONTEXT.** CLASS(MQADMIN) ID(CSQ1MSTR) ACCESS(CONTROL)
```

Rysunek 103. Komendy programu RACF dla CSQ4IVPX

Uruchamianie CSQ4IVPX

Po wykonaniu tych czynności należy uruchomić menedżer kolejek.

Program IVP jest uruchamiany jako zadanie wsadowe. Dostosuj kartę pracy tak, aby spełniała wymagania związane z wprowadzeniem instalacji.

Sprawdzanie wyników komendy CSQ4IVPX

CSQ4IVPX uruchamia program narzędziowy CSQUTIL IBM MQ w celu wydania trzech komend MQSC. Zestaw danych wyjściowych SYSPRINT powinien wyglądać tak, jak Rysunek 104 na stronie 930, chociaż szczegóły mogą się różnić w zależności od atrybutów menedżera kolejek.

- Należy zapoznać się z komendami **(1)** , po których następuje kilka komunikatów.
- Ostatni komunikat z każdej komendy powinien mieć wartość "CSQ9022I ... ZAKOŃCZENIE NORMALNE" **(2)**.
- Zadanie jako całość powinno zostać zakończone z kodem powrotu zero **(3)**.

```

CSQU000I CSQUTIL IBM MQ for z/OS - V6
CSQU001I CSQUTIL Queue Manager Utility - 2005-05-09 09:06:48
COMMAND
CSQU127I CSQUTIL Executing COMMAND using input from CSQUCMD data set
CSQU120I CSQUTIL Connecting to queue manager CSQ1
CSQU121I CSQUTIL Connected to queue manager CSQ1
CSQU055I CSQUTIL Target queue manager is CSQ1
START CHINIT
(1)
CSQN205I COUNT= 2, RETURN=00000000, REASON=00000004
CSQM138I +CSQ1 CSQMSCHI CHANNEL INITIATOR STARTING
CSQN205I COUNT= 2, RETURN=00000000, REASON=00000000
CSQ9022I +CSQ1 CSQXCRPS ' START CHINIT' NORMAL COMPLETION
(2)
DISPLAY CHINIT
(1)
CSQN205I COUNT= 2, RETURN=00000000, REASON=00000004
CSQM137I +CSQ1 CSQMDDQM DISPLAY CHINIT COMMAND ACCEPTED
CSQN205I COUNT= 12, RETURN=00000000, REASON=00000000
CSQX830I +CSQ1 CSQXRQDM Channel initiator active
CSQX002I +CSQ1 CSQXRQDM Queue sharing group is QSG1
CSQX831I +CSQ1 CSQXRQDM 8 adapter subtasks started, 8 requested
CSQX832I +CSQ1 CSQXRQDM 5 dispatchers started, 5 requested
CSQX833I +CSQ1 CSQXRQDM 0 SSL server subtasks started, 0 requested
CSQX840I +CSQ1 CSQXRQDM 0 channel connections current, maximum 200
CSQX841I +CSQ1 CSQXRQDM 0 channel connections active, maximum 200,
including 0 paused
CSQX842I +CSQ1 CSQXRQDM 0 channel connections starting,
0 stopped, 0 retrying
CSQX836I +CSQ1 Maximum channels - TCP/IP 200, LU 6.2 200
CSQX845I +CSQ1 CSQXRQDM TCP/IP system name is TCPIP
CSQX848I +CSQ1 CSQXRQDM TCP/IP listener INDISP=QMGR not started
CSQX848I +CSQ1 CSQXRQDM TCP/IP listener INDISP=GROUP not started
CSQX849I +CSQ1 CSQXRQDM LU 6.2 listener INDISP=QMGR not started
CSQX849I +CSQ1 CSQXRQDM LU 6.2 listener INDISP=GROUP not started
CSQ9022I +CSQ1 CSQXCRPS ' DISPLAY CHINIT' NORMAL COMPLETION
(2)
STOP CHINIT
(1)
CSQN205I COUNT= 2, RETURN=00000000, REASON=00000004
CSQM137I +CSQ1 CSQMTCHI STOP CHINIT COMMAND ACCEPTED
CSQN205I COUNT= 2, RETURN=00000000, REASON=00000000
CSQ9022I +CSQ1 CSQXCRPS ' STOP CHINIT' NORMAL COMPLETION
(2)
CSQU057I CSQUCMDS 3 commands read
CSQU058I CSQUCMDS 3 commands issued and responses received, 0 failed
CSQU143I CSQUTIL 1 COMMAND statements attempted
CSQU144I CSQUTIL 1 COMMAND statements executed successfully
CSQU148I CSQUTIL Utility completed, return code=0
(3)

```

Rysunek 104. Przykładowe dane wyjściowe komendy CSQ4IVPX

Testowanie programów w językach C, C + +, COBOL, PL/I i CICS za pomocą programu IBM MQ for z/OS

Przykładowe aplikacje dostarczone wraz z produktem IBM MQ można testować w językach C, C + +, COBOL, PL/I lub CICS.

Program IVP (CSQ4IVP1) jest dostarczany jako moduł ładowalny i udostępnia przykłady jako moduły źródłowe. Tych modułów źródłowych można używać do testowania różnych środowisk języków programowania.

Więcej informacji na temat przykładowych aplikacji zawiera sekcja [Przykładowe programy dla produktu IBM MQ for z/OS](#).

Konfigurowanie komunikacji z innymi menedżerami kolejek w systemie z/OS

W tej sekcji opisano przygotowania produktu IBM MQ for z/OS , które należy wykonać przed rozpoczęciem korzystania z kolejkowania rozproszonego.

O tym zadaniu

Aby zdefiniować wymagania dotyczące kolejkowania rozproszonego, należy zdefiniować następujące elementy:

- Procedury inicjatora kanału i zestawu danych
- Definicje kanałów
- Kolejki i inne obiekty
- Zabezpieczenia dostępu

Jeśli używane są grupy współużytkowania kolejek, należy zapoznać się z sekcją [Rozproszone kolejkowanie i grupy współużytkowania kolejek](#).

Dodatkowe informacje, które należy wziąć pod uwagę podczas przygotowywania do konfigurowania rozproszonego kolejkowania przy użyciu produktu IBM MQ for z/OS, można znaleźć w sekcji [“Uwagi dotyczące używania rozproszonego kolejkowania w systemie z/OS”](#) na stronie 931.

Procedura

Aby włączyć kolejkowanie rozproszone, wykonaj następujące kroki:

- Dostosuj rozproszoną funkcję kolejkowania i zdefiniuj wymagane obiekty IBM MQ zgodnie z opisem w sekcji [Definiowanie obiektów systemowych i “Przygotowanie do dostosowywania menedżerów kolejek w systemie z/OS”](#) na stronie 850.
- Zdefiniuj zabezpieczenia dostępu zgodnie z opisem w sekcji [Uwagi dotyczące zabezpieczeń dla inicjatora kanału w systemie z/OS](#) .
- Skonfiguruj komunikację zgodnie z opisem w sekcji [“Konfigurowanie komunikacji dla produktu z/OS”](#) na stronie 951.

Pojęcia pokrewne

[“konfigurowanie IBM MQ for z/OS”](#) na stronie 855

Ten temat zawiera podręcznik krok po kroku w celu dostosowania systemu IBM MQ for z/OS .

Zadania pokrewne

[“Konfigurowanie rozproszonego kolejkowania”](#) na stronie 181

Ta sekcja zawiera bardziej szczegółowe informacje na temat komunikacji między instalacjami produktu IBM MQ , w tym definicją kolejki, definicją kanału, wyzwaniem i procedurami punktów synchronizacji.

Uwagi dotyczące używania rozproszonego kolejkowania w systemie z/OS

Wskazuje, które należy wziąć pod uwagę podczas przygotowywania do użycia rozproszonego kolejkowania w systemie z/OS.

Jeśli używane są grupy współużytkowania kolejek, należy zapoznać się z sekcją [Rozproszone kolejkowanie i grupy współużytkowania kolejek](#).

Komunikaty operatora

Ponieważ inicjator kanału używa pewnej liczby asynchronicznie działających przekaźników, komunikaty operatora mogą wystąpić podczas wylogowywania się z sekwencji chronologicznej.

Komendy operacji na kanale

Komendy operacji na kanale zwykle obejmują dwa etapy. Po sprawdzeniu składni komendy i zweryfikowaniu istnienia kanału do inicjatora kanału wysyłane jest żądanie. Do wystawcy komendy wysyłany jest komunikat CSQM134I lub CSQM137I w celu wskazania zakończenia pierwszego etapu. Po przetworzeniu komendy przez inicjator kanału kolejne komunikaty wskazujące jej powodzenie lub inny komunikat są wysyłane do wystawcy komendy wraz z komunikatem CSQ9022I lub CSQ9023E. Wszystkie wygenerowane komunikaty o błędach mogą być również wysyłane do konsoli z/OS .

Wszystkie komendy klastra z wyjątkiem **DISPLAY CLUSQMGR** działają jednak asynchronicznie. Komendy zmieniające atrybuty obiektu aktualizują obiekt i wysyłają żądanie do inicjatora kanału. Komendy służące do pracy z klastrami są sprawdzane pod kątem składni, a żądanie jest wysyłane do inicjatora kanału. W obu przypadkach do wystawcy komendy wysyłany jest komunikat CSQM130I informujący o wysłaniu żądania. Po tym komunikacie znajduje się komunikat CSQ9022I wskazujący, że komenda zakończyła się pomyślnie, ponieważ wysłano żądanie. Nie oznacza to, że żądanie klastra zakończyło się pomyślnie. Żądania wysyłane do inicjatora kanału są przetwarzane asynchronicznie wraz z żądaniami klastra otrzymanymi od innych elementów klastra. W niektórych przypadkach żądania te muszą zostać wysłane do całego klastra w celu określenia, czy powiodły się. Wszystkie błędy są zgłaszane do z/OS w systemie, w którym działa inicjator kanału. Nie są one wysyłane do wystawcy komendy.

kolejka niedostarczonych komunikatów

Procedura obsługi niedostarczonych komunikatów jest dostarczana z produktem IBM MQ for z/OS. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [Program narzędziowy do obsługi niedostarczonych komunikatów \(CSQUDLQH\)](#).

Używane kolejki

Adaptery MCA dla kanałów odbiorczych mogą zachować otwarte kolejki docelowe nawet wtedy, gdy komunikaty nie są przesyłane. To zachowanie powoduje, że kolejki są 'używane'.

Zmiany dotyczące zabezpieczeń

W przypadku zmiany uprawnień dostępu dla ID użytkownika zmiana ta może nie zostać uwzględniona natychmiast. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [Zagadnienia dotyczące zabezpieczeń inicjatora kanału w systemie z/OS](#) , sekcja [Profile zabezpieczeń kolejki](#) sekcja ["Zaimplementuj elementy sterujące zabezpieczeń ESM"](#) na stronie 869.

Komunikacja zatrzymana-TCP

Jeśli protokół TCP zostanie z jakiegoś powodu zatrzymany, a następnie zrestartowany, zostanie zatrzymany program nasłuchujący TCP IBM MQ for z/OS oczekujący na port TCP.

Automatyczne ponowne łączenie kanału umożliwia inicjatorowi kanału wykrycie niedostępności protokołu TCP/IP i automatyczne restartowanie programu nasłuchującego TCP/IP po powrocie protokołu TCP/IP. Ten automatyczny restart eliminuje potrzebę, aby personel operacyjny zauważył problem z protokołem TCP/IP i ręcznie zrestartował program nasłuchujący. Gdy program nasłuchujący nie działa, można również użyć inicjatora kanału do ponownego uruchomienia programu nasłuchującego w odstępie czasu określonym przez LSTRTMR. Próby te mogą być kontynuowane, dopóki protokół TCP/IP nie powróci i program nasłuchujący nie zostanie automatycznie zrestartowany. Więcej informacji na temat komendy LSTRTMR zawiera sekcja [ALTER QMGR i Distributed queuing messages \(CSQX ...\)](#).

Komunikacja zatrzymana- LU6.2

Jeśli protokół APPC jest zatrzymany, proces nasłuchujący również jest zatrzymany. Również w tym przypadku program nasłuchujący automatycznie podejmuje ponowną próbę w odstępie czasu LSTRTMR , tak aby po restarcie APPC program nasłuchujący również mógł zostać zrestartowany.

Jeśli operacja Db2 nie powiedzie się, kanały współużytkowane, które są już uruchomione, będą nadal działać, ale wszystkie nowe żądania uruchomienia kanału zakończą się niepowodzeniem. Po przywróceniu Db2 nowe żądania będą mogły zostać zakończone.

z/OS Automatic Restart Management (ARM)

Automatyczne zarządzanie restartem (ARM) jest funkcją odtwarzania systemu z/OS, która może zwiększyć dostępność konkretnych zadań wsadowych lub uruchomionych zadań (na przykład podsystemów). Może to zatem skutkować szybszym wznowieniem produktywności pracy.

Aby używać menedżera ARM, należy skonfigurować menedżery kolejek i inicjatory kanałów w określony sposób, aby umożliwić ich automatyczne restartowanie. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [Korzystanie z menedżera z/OS Automatic Restart Manager \(ARM\)](#).

Pojęcia pokrewne

“konfigurowanie IBM MQ for z/OS” na stronie 855

Ten temat zawiera podręcznik krok po kroku w celu dostosowania systemu IBM MQ for z/OS.

Zadania pokrewne

“Konfigurowanie rozproszonego kolejkowania” na stronie 181

Ta sekcja zawiera bardziej szczegółowe informacje na temat komunikacji między instalacjami produktu IBM MQ, w tym definicją kolejki, definicją kanału, wyzwalaniem i procedurami punktów synchronizacji.

z/OS Definiowanie obiektów IBM MQ

Aby zdefiniować obiekty IBM MQ, należy użyć jednej z metod wprowadzania komend IBM MQ. Więcej informacji na temat definiowania tych obiektów można znaleźć w informacjach znajdujących się w tym temacie.

Informacje na temat definiowania obiektów można znaleźć w sekcji [“Monitorowanie i sterowanie kanałami w systemie z/OS”](#) na stronie 934.

Kolejki transmisji i kanały wyzwalające

Zdefiniuj następujące elementy:

- Kolejka lokalna z użyciem kolejki XMITQ dla każdego kanału komunikatów wysyłających.
- Definicje kolejek zdalnych.

Obiekt kolejki zdalnej ma trzy różne zastosowania, w zależności od sposobu określenia nazwy i treści:

- Definicja kolejki zdalnej
- Definicja aliasu menedżera kolejek
- Definicja aliasu kolejki odpowiedzi

Te trzy sposoby są przedstawione na [Trzy sposoby korzystania z obiektu definicji kolejki zdalnej](#).

Użyj pola TRIGDATA w kolejce transmisji, aby wyzwolić określony kanał. Na przykład:

```
DEFINE QLOCAL(MYXMITQ) USAGE(XMITQ) TRIGGER +  
INITQ(SYSTEM.CHANNEL.INITQ) TRIGDATA(MYCHANNEL)  
DEFINE CHL(MYCHANNEL) CHLTYPE(SDR) TRPTYPE(TCP) +  
XMITQ(MYXMITQ) CONNAME('9.20.9.30(1555)')
```

Podana przykładowa instrukcja CSQ4INXD zawiera dodatkowe przykłady niezbędnych definicji.

z/OS Utrata połączenia ze strukturą CF, w której zdefiniowano kolejkę synchronizacji dla kanałów współużytkowanych, lub podobne problemy, może tymczasowo uniemożliwić uruchomienie kanału. Po rozwiązaniu problemu, jeśli używany jest typ wyzwalacza FIRST, a kanał nie uruchamia się, gdy jest wyzwalany, należy uruchomić kanał ręcznie. Jeśli po rozwiązaniu problemu mają być uruchamiane automatycznie wyzwalane kanały, należy rozważyć ustawienie wartości atrybutu TRIGINT menedżera kolejek na wartość inną niż domyślna. Ustawienie atrybutu TRIGINT na wartość inną niż domyślna

powoduje, że inicjator kanału będzie okresowo ponawiał próby uruchamiania kanału, gdy w kolejce transmisji znajdują się komunikaty.

Kolejka synchronizacji

DQM wymaga kolejki do użycia z numerami kolejnymi i logicznymi jednostkami identyfikującymi identyfikatory pracy (LUWID). Należy upewnić się, że dostępna jest kolejka o nazwie SYSTEM.CHANNEL.SYNCQ (patrz [Planowanie w systemie z/OS](#)). Ta kolejka musi być dostępna, ponieważ nie można uruchomić inicjatora kanału.

Należy upewnić się, że ta kolejka została zdefiniowana przy użyciu parametru INDXTYPE (MSGID). Ten atrybut poprawia szybkość, z jaką można uzyskać do nich dostęp.

Kolejki komend kanału

Należy upewnić się, że dla systemu istnieje kolejka komend kanału o nazwie SYSTEM.CHANNEL.INITQ.

Jeśli inicjator kanału wykryje problem z SYSTEM.CHANNEL.INITQ, nie jest w stanie normalnie kontynuować, dopóki problem nie zostanie rozwiązany. Może to być jeden z następujących problemów:

- Kolejka jest pełna
- Kolejka nie jest włączona dla operacji put
- Zestaw stron, w którym kolejka jest pełna,
- Inicjator kanału nie ma poprawnej autoryzacji zabezpieczeń do kolejki

Jeśli definicja kolejki została zmieniona na GET (WYŁĄCZONE) podczas działania inicjatora kanału, inicjator nie może pobrać komunikatów z kolejki i przerywać działanie.

Uruchamianie inicjatora kanału

Wyzwalanie jest implementowane przy użyciu inicjatora kanału. W systemie IBM MQ for z/OS inicjator jest uruchamiany za pomocą komendy MQSC START CHINIT.

Zatrzymywanie inicjatora kanału

Inicjator kanału jest zatrzymany automatycznie po zatrzymaniu menedżera kolejek. Jeśli konieczne jest zatrzymanie inicjatora kanału, ale nie jest on menedżerem kolejek, można użyć komendy MQSC STOP CHINIT.

Monitorowanie i sterowanie kanałami w systemie z/OS

Za pomocą komend i paneli DQM można tworzyć, monitorować i sterować kanałami zdalnymi menedżerami kolejek.

Każdy menedżer kolejek produktu z/OS ma program DQM (*inicjator kanału*), do sterowania połączeniami ze zdalnymi menedżerami kolejek za pomocą rodzimych narzędzi z/OS.

Implementacja tych paneli i komend na serwerze z/OS jest zintegrowana z panelami operacyjnymi i kontrolnymi oraz komendami MQSC. W organizacji tych dwóch zestawów paneli i komend nie wprowadza się rozróżnienia.

Komendy można również wprowadzać za pomocą komend PCF (Programmable Command Format). Informacje na temat korzystania z tych komend zawiera sekcja [Automatyzacja zadań administracyjnych](#).

Informacje zawarte w tej sekcji mają zastosowanie we wszystkich przypadkach, w których inicjator kanału jest używany do rozproszonego kolejkowania. Dotyczy to faktu, czy używane są grupy współużytkowania kolejek, czy kolejkowanie wewnątrz grupy.

Funkcja sterowania kanałem DQM

Przegląd modelu zarządzania kolejką rozproszoną można znaleźć w sekcji [“Wysyłanie i odbieranie komunikatów”](#) na stronie 204.

Funkcja sterowania kanałami składa się z paneli, komend i programów, dwóch kolejek synchronizacji, kolejek komend kanału oraz definicji kanałów. Ten temat to krótki opis komponentów funkcji sterowania kanałem.

- Definicje kanałów są przechowywane jako obiekty w zestawie stron zero lub w Db2, podobnie jak inne obiekty IBM MQ w produkcie z/OS.
- Operacje i panele kontrolne, komendy MQSC lub komendy PCF są używane do:
 - Tworzenie, kopiowanie, wyświetlanie, modyfikowanie i usuwanie definicji kanałów
 - Uruchamianie i zatrzymywanie inicjatorów kanału i programów nastuchujących
 - Uruchamianie, zatrzymywanie i pingowanie kanałów, resetowanie numerów kolejnych kanałów i rozstrzyganie wątpliwych komunikatów w przypadku, gdy nie można ponownie nawiązać połączenia
 - Wyświetlanie informacji o statusie kanałów
 - Wyświetl informacje o DQM

W szczególności można użyć zestawu danych wejściowych inicjowania CSQINPX do wydawania komend MQSC. Ten zestaw może być przetwarzany za każdym razem, gdy zostanie uruchomiony inicjator kanału. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [Komendy inicjalizacji](#).

- Istnieją dwie kolejki (SYSTEM.CHANNEL.SYNCQ i SYSTEM.QSG.CHANNEL.SYNCQ) używane na potrzeby ponownego synchronizowania kanału. Należy zdefiniować te kolejki z parametrem INDXTYPE (MSGID) ze względu na wydajność.
- Kolejka komend kanału (SYSTEM.CHANNEL.INITQ) jest używany do przechowywania komend dla inicjatorów kanałów, kanałów i programów nastuchujących.
- Program funkcji sterowania kanałem działa we własnym obszarze adresowym, oddzielony od menedżera kolejek i składa się z inicjatora kanału, programów nastuchujących, MCAs, monitora wyzwalacza i procedury obsługi komend.
- Informacje o grupach współużytkowania kolejek i kanałach współużytkowanych znajdują się w sekcji [Kolejki współużytkowane i grupy współużytkowania kolejek](#).
- W przypadku kolejkowania wewnątrz grupy należy zapoznać się z [kolejkowaniem wewnątrzgrupowym](#)

Zarządzanie kanałami w systemie z/OS

Poniższe odsyłacze znajdują się w poniższej tabeli, aby uzyskać informacje na temat sposobu zarządzania kanałami, inicjatorami kanałów i obiektami nastuchiwania:

<i>Tabela 64. Zadania kanału</i>	
Zadanie do wykonania	Komenda MQSC
Definiowanie kanału	Zdefiniowanie kanału
Zmiana definicji kanału	ZMIEŃ KANAŁ
Wyświetlanie definicji kanału	KANAŁ WYŚWIETLANIA
Usuwanie definicji kanału	Usuń kanał
Uruchamianie inicjatora kanału	URUCHOM KOMENDĘ CHINIT
Zatrzymywanie inicjatora kanału	ZATRZYMAJ CHINIT
Wyświetlanie informacji inicjatora kanału	WYŚWIETL CHINIT
Uruchamianie programu nastuchującego kanału	Uruchom proces nastuchujący
Zatrzymywanie nastuchiwania kanału	Zatrzymaj proces nastuchujący

<i>Tabela 64. Zadania kanału (kontynuacja)</i>	
Zadanie do wykonania	Komenda MQSC
<u>Uruchamianie kanału</u>	URUCHOM KANAŁ
<u>Testowanie kanału</u>	KANAŁ PING
<u>Resetowanie numerów kolejnych komunikatów dla kanału</u>	Resetuj kanał
<u>Rozstrzyganie wątpliwych komunikatów w kanale</u>	Rozstrzyganie kanału
<u>Zatrzymywanie kanału</u>	Zamknij kanał
<u>Wyświetlanie statusu kanału</u>	WYŚWIETL CHSTATUS
<u>Wyświetlanie kanałów klastra</u>	WYŚWIETLANIE CLUSQMGR

Pojęcia pokrewne

“Korzystanie z paneli i komend” na stronie 936

Do zarządzania produktem DQM można używać komend MQSC, komend PCF lub paneli operacyjnych i sterujących.

“konfigurowanie IBM MQ for z/OS” na stronie 855

Ten temat zawiera podręcznik krok po kroku w celu dostosowania systemu IBM MQ for z/OS .

“Konfigurowanie komunikacji dla produktu z/OS” na stronie 951

Gdy kanał zarządzania rozproszonego kolejkowania jest uruchamiany, próbuje użyć połączenia określonego w definicji kanału. Aby możliwe było nawiązanie połączenia, konieczne jest zdefiniowanie i udostępnienie połączenia. W tej sekcji wyjaśniono, w jaki sposób można zdefiniować połączenie.

“Przygotowywanie produktu IBM MQ for z/OS dla produktu DQM z grupami współużytkowania kolejek” na stronie 956

Instrukcje zawarte w tej sekcji umożliwiają skonfigurowanie rozproszonej kolejkowania z grupami współużytkowania kolejek w systemie IBM MQ for z/OS.

“Konfigurowanie komunikacji dla produktu IBM MQ for z/OS przy użyciu grup współużytkowania kolejek” na stronie 961

Gdy kanał zarządzania rozproszonego kolejkowania jest uruchamiany, podejmuje próbę użycia połączenia określonego w definicji kanału. Aby ta próba powiodła się, konieczne jest zdefiniowanie połączenia i jego dostępność.

Zadania pokrewne

“Konfigurowanie rozproszonego kolejkowania” na stronie 181

Ta sekcja zawiera bardziej szczegółowe informacje na temat komunikacji między instalacjami produktu IBM MQ , w tym definicją kolejki, definicją kanału, wyzwalaniem i procedurami punktów synchronizacji.

“Konfigurowanie komunikacji z innymi menedżerami kolejek w systemie z/OS” na stronie 931

W tej sekcji opisano przygotowania produktu IBM MQ for z/OS , które należy wykonać przed rozpoczęciem korzystania z kolejkowania rozproszonego.

Korzystanie z paneli i komend

Do zarządzania produktem DQM można używać komend MQSC, komend PCF lub paneli operacyjnych i sterujących.

Więcej informacji na temat komend MQSC zawiera sekcja Administrowanie za pomocą komend MQSC. Informacje na temat komend PCF zawiera sekcja Automatyzacja administrowania za pomocą komend formatów komend programowalnych.

Korzystanie z panelu początkowego

Wprowadzenie do wywoływania operacji i paneli sterowania za pomocą klawiszy funkcyjnych oraz uzyskiwania pomocy zawiera sekcja Administrowanie programem IBM MQ for z/OS.

Uwaga: Aby korzystać z paneli sterowania i operacji, należy mieć poprawną autoryzację zabezpieczeń. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [Administrowanie produktem IBM MQ for z/OS](#) i podtematy. [Rysunek 105](#) na stronie 937 przedstawia panel, który jest wyświetlany po uruchomieniu sesji panelu. Tekst znajdujący się za panelem wyjaśnia działania wykonywane w tym panelu.

```
IBM MQ for z/OS - Main Menu

Complete fields. Then press Enter.

Action . . . . . 1 0. List with filter 4. Manage
1. List or Display 5. Perform
2. Define like 6. Start
3. Alter 7. Stop
8. Command
Object type . . . . . CHANNEL +
Name . . . . . *
Disposition . . . . . A Q=Qmgr, C=Copy, P=Private, G=Group,
S=Shared, A=All

Connect name . . . . . MQ25 - local queue manager or group
Target queue manager . . . MQ25
- connected or remote queue manager for command input
Action queue manager . . . MQ25 - command scope in group
Response wait time . . . . 10 5 - 999 seconds

(C) Copyright IBM Corporation 1993, 2024. All rights reserved.

Command ==>-----
F1=Help F2=Split F3=Exit F4=Prompt F9=SwapNext F10=Messages
F12=Cancel
```

Rysunek 105. Panel początkowy operacji i sterowania

Z poziomu tego panelu można:

- Wybierz działanie, które chcesz wykonać, wpisując odpowiedni numer w polu **Działanie**.
- Określ typ obiektu, z którym chcesz pracować. Naciśnij klawisz F4, aby uzyskać listę typów obiektów, jeśli nie masz pewności, czym one są.
- Wyświetla listę obiektów określonego typu. Wpisz gwiazdkę (*) w polu **Nazwa** i naciśnij klawisz Enter, aby wyświetlić listę obiektów (określonego typu), które zostały już zdefiniowane w tym podsystemie. Następnie można wybrać jeden lub więcej obiektów do pracy w kolejności. [Rysunek 106](#) na stronie 938 przedstawia listę kanałów utworzonych w ten sposób.
- W polu **Dyspozycja** określ dyspozycję w grupie współużytkowania kolejek obiektów, z którymi chcesz pracować. Dyspozycja określa miejsce przechowywania obiektu i sposób jego zachowania.
- W polu **Nazwa połączenia** wybierz lokalny menedżer kolejek lub grupę współużytkowania kolejek, z którą ma zostać nawiązane połączenie. Jeśli komendy mają być wydawane w zdalnym menedżerze kolejek, należy wybrać pole **Docelowy menedżer kolejek** lub pole **Menedżer kolejek działań** w zależności od tego, czy zdalny menedżer kolejek jest czy nie jest elementem grupy współużytkowania kolejek. Jeśli zdalny menedżer kolejek nie jest elementem grupy współużytkowania kolejek, wybierz pole **Docelowy menedżer kolejek**. Jeśli zdalny menedżer kolejek jest elementem grupy współużytkowania kolejek, wybierz pole **Menedżer kolejek działań**.
- W polu **Czas oczekiwania na odpowiedź** wybierz czas oczekiwania na odebranie odpowiedzi.

List Channels - MQ25

Row 1 of 8

Type action codes, then press Enter. Press F11 to display connection status.
1=Display 2=Define like 3=Alter 4=Manage 5=Perform
6=Start 7=Stop

```
Name          Type      Disposition  Status
<> *          CHANNEL  ALL          MQ25
- SYSTEM.DEF.CLNTCONN  CLNTCONN  QMGR  MQ25
- SYSTEM.DEF.CLUSRCVR  CLUSRCVR  QMGR  MQ25 INACTIVE
- SYSTEM.DEF.CLUSSDR   CLUSSDR   QMGR  MQ25 INACTIVE
- SYSTEM.DEF.RECEIVER  RECEIVER  QMGR  MQ25 INACTIVE
- SYSTEM.DEF.REQUESTER REQUESTER  QMGR  MQ25 INACTIVE
- SYSTEM.DEF.SENDER    SENDER    QMGR  MQ25 INACTIVE
- SYSTEM.DEF.SERVER    SERVER    QMGR  MQ25 INACTIVE
- SYSTEM.DEF.SVRCONN   SVRCONN   QMGR  MQ25 INACTIVE
***** End of list *****
```

Command ==>

F1=Help F2=Split F3=Exit F4=Filter F5=Refresh F7=Bkwd
F8=Fwd F9=SwapNext F10=Messages F11=Status F12=Cancel

Rysunek 106. Wyświetlanie listy kanałów

Definiowanie kanału w systemie z/OS

W systemie z/OS można zdefiniować kanał za pomocą komend MQSC lub za pomocą paneli sterowania operacjami i kontrolami.

Aby zdefiniować kanał przy użyciu komend MQSC, należy użyć opcji DEFINE CHANNEL (ZDEFINIUJ KANAŁ).

Korzystając z paneli sterowania i operacji, począwszy od panelu początkowego, wypełnij następujące pola i naciśnij klawisz Enter:

Pole	Wartość
Działanie	2 (Definiuj podobne)
Typ obiektu	typ kanału (na przykład SENDER) lub CHANNEL
Nazwa	
Dyspozycja	Położenie nowego obiektu.

Niektóre panele zostały wyświetlone, aby uzyskać informacje na temat nazwy i atrybutów, które mają być definiowane dla kanału, który jest definiowany. Są one inicjowane z domyślnymi wartościami atrybutów. Przed naciśnięciem klawisza Enter należy zmienić dowolną z tych opcji.

Uwaga: Jeśli w polu **object type** wprowadzono wartość CHANNEL, zostanie wyświetlony panel Wybór poprawnego typu kanału (Select a Valid Channel Type).

Aby zdefiniować kanał o takich samych atrybutach, jak istniejący kanał, należy umieścić nazwę kanału, który ma być skopiowany w polu **Name** na panelu początkowym. Panele są inicjowane z atrybutami istniejącego obiektu.

Więcej informacji na temat atrybutów kanału zawiera sekcja [Atrybuty kanału](#).

Uwaga:

1. Nadaj unikalne nazwę wszystkim kanałom w sieci. Jak pokazano na [Diagram sieci pokazujący wszystkie kanały](#), w tym nazwa źródłowego i docelowego menedżera kolejek w nazwie kanału jest dobrym sposobem na to, aby to nazewnictwo było możliwe.

Po zdefiniowaniu kanału należy zabezpieczyć kanał, patrz sekcja [“Zabezpieczanie kanału”](#) na stronie [940](#).

Modyfikowanie definicji kanału

Definicję kanału można zmienić za pomocą komend MQSC lub za pomocą paneli sterowania operacjami i kontrolami.

Aby zmienić definicję kanału za pomocą komend MQSC, należy użyć instrukcji ALTER CHANNEL.

Korzystając z paneli sterowania i operacji, począwszy od panelu początkowego, wypełnij następujące pola i naciśnij klawisz Enter:

Pole	Wartość
Działanie	3 (Alter)
Typ obiektu	typ kanału (na przykład SENDER) lub CHANNEL
Nazwa	CHANNEL.TO.ALTER
Dyspozycja	Położenie składowanego obiektu.

Zostaną wyświetlone panele zawierające informacje na temat bieżących atrybutów kanału. Zmień dowolne z niechronionych pól, wpisując nową wartość, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby zmienić definicję kanału.

Więcej informacji na temat atrybutów kanału zawiera sekcja [Atrybuty kanału](#).

Wyświetlanie definicji kanału

Definicję kanału można wyświetlić za pomocą komend MQSC lub za pomocą paneli sterowania operacjami i kontrolami.

Aby wyświetlić definicję kanału za pomocą komend MQSC, należy użyć komendy DISPLAY CHANNEL.

Korzystając z paneli sterowania i operacji, począwszy od panelu początkowego, wypełnij następujące pola i naciśnij klawisz Enter:

Pole	Wartość
Działanie	1 (Lista lub Wyświetlanie)
Typ obiektu	typ kanału (na przykład SENDER) lub CHANNEL
Nazwa	CHANNEL.TO.DISPLAY
Dyspozycja	Położenie obiektu.

Zostaną wyświetlone panele wyświetlające informacje na temat bieżących atrybutów kanału.

Więcej informacji na temat atrybutów kanału zawiera sekcja [Atrybuty kanału](#).

Usuwanie definicji kanału

Definicję kanału można usunąć za pomocą komend MQSC lub za pomocą paneli sterowania operacjami i kontrolami.

Aby usunąć definicję kanału za pomocą komend MQSC, należy użyć komendy DELETE CHANNEL.

Korzystając z paneli sterowania i operacji, począwszy od panelu początkowego, wypełnij następujące pola i naciśnij klawisz Enter:

Pole	Wartość
Działanie	4 (Zarządzanie)
Typ obiektu	typ kanału (na przykład SENDER) lub CHANNEL
Nazwa	CHANNEL.TO.DELETE
Dyspozycja	Położenie obiektu.

Zostanie wyświetlony kolejny panel. Na tym panelu wybierz funkcję typu 1.

Naciśnij klawisz Enter, aby usunąć definicję kanału; zostanie wyświetlone pytanie o potwierdzenie usunięcia definicji kanału przez naciśnięcie klawisza Enter.

Uwaga: Inicjator kanału musi być uruchomiony, zanim możliwe będzie usunięcie definicji kanału (z wyjątkiem kanałów połączenia klienckiego).

Wyświetlanie informacji o inicjatorze kanału

Informacje na temat inicjatora kanału można wyświetlić za pomocą komend MQSC lub za pomocą paneli sterowania operacjami i kontrolami.

Aby wyświetlić informacje na temat inicjatora kanału za pomocą komend MQSC, należy użyć komendy DISPLAY CHINIT.

Korzystając z paneli sterowania i operacji, począwszy od panelu początkowego, wypełnij następujące pola i naciśnij klawisz Enter:

Pole	Wartość
Działanie	1 (Wyświetl)
Typ obiektu	SYSTEM
Nazwa	Wartość pusta

Zostanie wyświetlony kolejny panel. Na tym panelu wybierz funkcję typu 1.

Uwaga:

1. Wyświetlanie rozproszonych informacji w kolejkach może zająć trochę czasu, jeśli istnieje wiele kanałów.
2. Inicjator kanału musi być uruchomiony, zanim będzie można wyświetlić informacje na temat rozproszonego kolejkowania.

Zabezpieczanie kanału

Kanał można zabezpieczyć za pomocą komend MQSC lub za pomocą paneli sterowania operacjami i kontrolami.

Aby zabezpieczyć kanał za pomocą komend MQSC, należy użyć komendy SET CHLAUTH.

Korzystając z paneli sterowania i operacji, począwszy od panelu początkowego, wypełnij następujące pola i naciśnij klawisz Enter:

Pole	Wartość
Działanie	8

Użytkownik jest prezentowany przy użyciu edytora, w którym można podać komendę MQSC, w tym przypadku komendę CHLAUTH, patrz [Rysunek 107](#) na stronie 940. Po zakończeniu wpisywania komendy wymagane są znaki plus (+). Wpisz PF3, aby wyjść z edytora i wysłać komendę do serwera komend.

```
***** Top of Data *****
000001 SET CHLAUTH(SYSTEM.DEF.SVRCONN) +
000002 TYPE(SSLPEERMAP) +
000003 SSLPEER('CN="John Smith"') +
000004 MCAUSER('PUBLIC')
***** Bottom of Data *****

Command ==>                               Scroll ==> PAGE
F1=Help   F3=Exit   F4=LineEdit F12=Cancel
```

Rysunek 107. Wprowadzanie komend

Dane wyjściowe tej komendy są następnie prezentowane, patrz [Rysunek 108](#) na stronie 941

```

***** ***** Top of Data *****
000001 CSQU000I CSQUTIL IBM MQ for z/OS V7.1.0
000002 CSQU001I CSQUTIL Queue Manager Utility - 2011-04-20 14:42:58
000003 COMMAND TGTQMGR(MQ23) RESPTIME(30)
000004 CSQU127I Executing COMMAND using input from CSQUCMD data set
000005 CSQU120I Connecting to MQ23
000006 CSQU121I Connected to queue manager MQ23
000007 CSQU055I Target queue manager is MQ23
000008 SET CHLAUTH(SYSTEM.DEF.SVRCONN) +
000009 TYPE(SSLPEERMAP) +
000010 SSLPEER('CN="John Smith"') +
000011 MCAUSER('PUBLIC')
000012 CSQN205I COUNT= 2, RETURN=00000000, REASON=00000000
000013 CSQ9022I !MQ23 CSQMCA ' SET CHLAUTH' NORMAL COMPLETION
000014 CSQU057I 1 commands read
000015 CSQU058I 1 commands issued and responses received, 0 failed
000016 CSQU143I 1 COMMAND statements attempted
000017 CSQU144I 1 COMMAND statements executed successfully
000018 CSQU148I CSQUTIL Utility completed, return code=0
Command ==> Scroll ==> PAGE
F1=Help F3=Exit F5=Rfind F6=Rchange F9=SwapNext F12=Cancel

```

Rysunek 108. Wyjście komendy

Uruchamianie inicjatora kanału

Inicjator kanału można uruchomić za pomocą komend MQSC lub za pomocą paneli sterowania operacjami i kontrolami.

Aby uruchomić inicjator kanału przy użyciu komend MQSC, należy użyć komendy START CHINIT.

Korzystając z paneli sterowania i operacji, począwszy od panelu początkowego, wypełnij następujące pola i naciśnij klawisz Enter:

Pole	Wartość
Działanie	6 (początek)
Typ obiektu	SYSTEM
Nazwa	Wartość pusta

Zostanie wyświetlony panel Uruchamianie funkcji systemu. Tekst następujący po poniższym panelu wyjaśnia, jakie działania należy podjąć:

```

Start a System Function

Select function type, complete fields, then press Enter to start system
function.

Function type . . . . . _ 1. Channel initiator
2. Channel listener
Action queue manager . . . : MQ25

Channel initiator
JCL substitution . . . . . -----
-----

Channel listener
Inbound disposition . . . Q G=Group, Q=Qmgr
Transport type . . . . . _ L=LU6.2, T=TCP/IP
LU name (LU6.2) . . . . . -----
Port number (TCP/IP) . . . 1414
IP address (TCP/IP) . . . -----

Command ==> -----
F1=Help F2=Split F3=Exit F9=SwapNext F10=Messages F12=Cancel

```

Rysunek 109. Uruchamianie funkcji systemowej

Wybierz funkcję typu 1 (inicjator kanału) i naciśnij klawisz Enter.

Zatrzymywanie inicjatora kanału

Inicjator kanału można zatrzymać za pomocą komend MQSC lub za pomocą paneli sterowania operacjami i kontrolami.

Aby zatrzymać inicjator kanału przy użyciu komend MQSC, należy użyć komendy STOP CHINIT.

Korzystając z paneli sterowania i operacji, począwszy od panelu początkowego, wypełnij następujące pola i naciśnij klawisz Enter:

Pole	Wartość
Działanie	7 (Zatrzymaj)
Typ obiektu	SYSTEM
Nazwa	Wartość pusta

Zostanie wyświetlony panel Zatrzymanie funkcji systemowej. Tekst następujący po panelu wyjaśnia, w jaki sposób można skorzystać z tego panelu:

```
Stop a System Function

Select function type, complete fields, then press Enter to stop system
function.

Function type . . . . . _ 1. Channel initiator
2. Channel listener
Action queue manager . . . : MQ25

Channel initiator
Restart shared channels Y Y=Yes, N=No

Channel listener
Inbound disposition . . . Q G=Group, Q=Qmgr
Transport type . . . . . _ L=LU6.2, T=TCP/IP

Port number (TCP/IP) . . . -----
IP address (TCP/IP) . . . -----

Command ==>-----
F1=Help F2=Split F3=Exit F9=SwapNext F10=Messages F12=Cancel
```

Rysunek 110. Zatrzymywanie kontroli funkcji

Wybierz funkcję typu 1 (inicjator kanału) i naciśnij klawisz Enter.

Inicjator kanału czeka, aż wszystkie uruchomione kanały zatrzymują się w trybie wygaszania, zanim zostanie zatrzymany.

Uwaga: Jeśli niektóre kanały są kanałami odbiorczego lub kanału requestera, które są uruchomione, ale nie są aktywne, żądanie zatrzymania wydane dla inicjatora kanału wysyłającego lub wysyłającego powoduje, że jest on natychmiast zatrzymany.

Jeśli jednak komunikaty są płynne, inicjator kanału czeka na zakończenie bieżącej partii komunikatów przed zatrzymaniem.

Uruchamianie nasłuchiwanie kanału

Program nasłuchujący kanału można uruchomić za pomocą komend MQSC lub za pomocą paneli sterowania operacjami i kontrolami.

Aby uruchomić program nasłuchujący kanału przy użyciu komend MQSC, należy użyć komendy START LISTENER.

Korzystając z paneli sterowania i operacji, począwszy od panelu początkowego, wypełnij następujące pola i naciśnij klawisz Enter:

Pole	Wartość
Działanie	6 (początek)
Typ obiektu	SYSTEM
Nazwa	Wartość pusta

Zostanie wyświetlony panel Uruchamianie funkcji systemu (patrz [Rysunek 109 na stronie 941](#)).

Wybierz funkcję typu 2 (program nasłuchujący kanału). Wybierz dyspozycję przychodząca. Wybierz typ transportu. Jeśli typem transportu jest L, wybierz nazwę jednostki logicznej. Jeśli typem transportu jest T, należy wybrać numer portu i (opcjonalnie) adres IP. Naciśnij klawisz Enter.

Uwaga: W przypadku programu nasłuchującego TCP/IP można uruchomić wiele kombinacji adresu portu i adresu IP.

Zatrzymywanie nasłuchiwanie kanału

Program nasłuchujący kanału można zatrzymać za pomocą komend MQSC lub za pomocą paneli sterowania operacjami i kontrolami.

Aby zatrzymać program nasłuchujący kanału przy użyciu komend MQSC, należy użyć komendy STOP LISTENER.

Korzystając z paneli sterowania i operacji, począwszy od panelu początkowego, wypełnij następujące pola i naciśnij klawisz Enter:

Pole	Wartość
Działanie	7 (Zatrzymaj)
Typ obiektu	SYSTEM
Nazwa	Wartość pusta

Zostanie wyświetlony panel Zatrzymanie funkcji systemowej (patrz [Rysunek 110 na stronie 942](#)).

Wybierz funkcję typu 2 (program nasłuchujący kanału). Wybierz dyspozycję przychodząca. Wybierz typ transportu. Jeśli typem transportu jest 'T', należy wybrać numer portu i (opcjonalnie) adres IP. Naciśnij klawisz Enter.

Uwaga: W przypadku programu nasłuchującego TCP/IP można zatrzymać konkretne kombinacje adresu portu i adresu IP lub zatrzymać wszystkie kombinacje.

Uruchamianie kanału

Kanał można uruchomić za pomocą komend MQSC lub za pomocą paneli sterowania operacjami i kontrolami.

Aby uruchomić kanał za pomocą komend MQSC, należy użyć komendy START CHANNEL.

Korzystając z paneli sterowania i operacji, począwszy od panelu początkowego, wypełnij następujące pola i naciśnij klawisz Enter:

Pole	Wartość
Działanie	6 (początek)
Typ obiektu	typ kanału (na przykład SENDER) lub CHANNEL
Nazwa	CHANNEL.TO.USE

Pole	Wartość
Dyspozycja	Dyspozycja obiektu.

Zostanie wyświetlony panel Uruchamianie kanału. Tekst następujący po panelu wyjaśnia, w jaki sposób można użyć panelu:

```

Start a Channel

Select disposition, then press Enter to start channel.

Channel name . . . . . : CHANNEL.TO.USE
Channel type . . . . . : SENDER
Description . . . . . : Description of CHANNEL.TO.USE

Disposition . . . . . P   P=Private on MQ25
S=Shared on MQ25
A=Shared on any queue manager

Command ===>
F1=Help   F2=Split   F3=Exit   F9=SwapNext F10=Messages F12=Cancel

```

Rysunek 111. Uruchamianie kanału

Wybierz dyspozycję instancji kanału i menedżera kolejek, który ma być uruchomiony.

Naciśnij klawisz Enter, aby uruchomić kanał.

Uruchamianie kanału współużytkowanego

Aby uruchomić kanał współużytkowany i zachować go na nominowanym inicjatorze kanału, należy użyć funkcji rozporządzania = S (w komendzie START CHANNEL należy określić CHLDISP (FIXSHARED)).

W danym momencie może być uruchomiona tylko jedna instancja kanału współużytkowanego. Próby uruchomienia drugiej instancji kanału nie powiodą się.

Po uruchomieniu kanału w ten sposób do tego kanału mają zastosowanie następujące reguły:

- Istnieje możliwość zatrzymania kanału z dowolnego menedżera kolejek w grupie współużytkowania kolejek. Można go zatrzymać nawet wtedy, gdy inicjator kanału, na którym został uruchomiony, nie jest uruchomiony w momencie, gdy zostanie wysłane żądanie zatrzymania kanału. Po zatrzymaniu kanału można go zrestartować, podając dyspozycję = S (CHLDISP (FIXSHARED)) w tym samym lub innym inicjatorze kanału. Można go również uruchomić, podając dyspozycję = A (CHLDISP (SHARED)).
- Jeśli kanał jest w stanie uruchamiania lub ponawiania, można go zrestartować, podając dyspozycję = S (CHLDISP (FIXSHARED)) na tym samym lub innym inicjatorze kanału. Można go również uruchomić, podając dyspozycję = A (CHLDISP (SHARED)).
- Kanał kwalifikuje się do uruchomienia wyzwalacza, gdy przechodzi on do stanu nieaktywnego. Kanały współużytkowane, które są wyzwalane, zawsze mają wspólną dyspozycję (CHLDISP (SHARED)).
- Kanał jest zakwalifikowany do uruchomienia z CHLDISP (FIXSHARED), na dowolnym inicjatorze kanału, gdy przechodzi do stanu nieaktywnego. Można go również uruchomić, podając dyspozycję = A (CHLDISP (SHARED)).
- Kanał nie jest odzyskiwany przez żaden inny inicjator aktywnego kanału w grupie współużytkowania kolejek, gdy inicjator kanału, na którym został uruchomiony, został zatrzymany za pomocą komendy SHARED (RESTART) lub gdy inicjator kanału zostanie zakończony nieprawidłowo. Kanał jest odzyskiwał

tylko wtedy, gdy inicjator kanału, na którym został uruchomiony, został zrestartowany. Spowoduje to zatrzymanie zakończonych niepowodzeniem prób odtwarzania kanału do innych inicjatorów kanału w grupie współużytkowania kolejek, które dodałyby do ich obciążenia.

Testowanie kanału

Kanał można przetestować za pomocą komend MQSC lub za pomocą paneli sterowania operacjami i kontrolami.

Aby przetestować kanał przy użyciu komend MQSC, należy użyć komendy PING CHANNEL.

Korzystając z paneli sterowania i operacji, począwszy od panelu początkowego, wypełnij następujące pola i naciśnij klawisz Enter:

Pole	Wartość
Działanie	5 (Wykonaj)
Typ obiektu	SENDER, SERVER lub CHANNEL
Nazwa	CHANNEL.TO.USE
Dyspozycja	Dyspozycja obiektu kanału.

Zostanie wyświetlony panel Wykonaj funkcję kanału. Tekst następujący po panelu wyjaśnia, w jaki sposób można użyć panelu:

```
Perform a Channel Function
Select function type, complete fields, then press Enter.

Function type . . . . . _ 1. Reset 3. Resolve with commit
2. Ping 4. Resolve with backout

Channel name . . . . . : CHANNEL.TO.USE
Channel type . . . . . : SENDER
Description . . . . . : Description of CHANNEL.TO.USE

Disposition . . . . . P P=Private on MQ25
S=Shared on MQ25
A=Shared on any queue manager

Sequence number for reset . . 1 1 - 99999999
Data length for ping . . . 16 16 - 32768

Command ==> -----
F1=Help F2=Split F3=Exit F9=SwapNext F10=Messages F12=Cancel
```

Rysunek 112. Testowanie kanału

Wybierz funkcję typu 2 (ping).

Wybierz dyspozycję kanału, dla którego ma zostać wykonany test, i na którym menedżer kolejek ma zostać przetestowany.

Długość danych jest początkowo ustawiona na 16. Zmień je, jeśli chcesz i naciśnij klawisz Enter.

Resetowanie numerów kolejnych komunikatów dla kanału

Numery kolejne komunikatów dla kanału można zresetować za pomocą komend MQSC lub za pomocą paneli sterowania operacjami i kontrolami.

Aby zresetować numery kolejne kanału za pomocą komend MQSC, należy użyć komendy RESET CHANNEL.

Korzystając z paneli sterowania i operacji, począwszy od panelu początkowego, wypełnij następujące pola i naciśnij klawisz Enter:

Pole	Wartość
Działanie	5 (Wykonaj)
Typ obiektu	typ kanału (na przykład SENDER) lub CHANNEL
Nazwa	CHANNEL.TO.USE
Dyspozycja	Dyspozycja obiektu kanału.

Zostanie wyświetlony panel Wykonaj funkcję kanału (patrz [Rysunek 112 na stronie 945](#)).

Wybierz funkcję o typie 1 (reset).

Wybierz dyspozycję kanału, dla którego ma zostać wykonane resetowanie, i na którym menedżer kolejek ma być wykonany.

Pole **numer kolejny** jest początkowo ustawione na jeden. Zmień tę wartość, jeśli chcesz, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Rozstrzygnięcie wątpliwych komunikatów w kanale

Użytkownik może rozstrzygać wątpliwe komunikaty w kanale za pomocą komend MQSC lub za pomocą paneli sterowania operacjami i kontrolami.

Aby rozstrzygać wątpliwe komunikaty w kanale za pomocą komend MQSC, należy użyć komendy RESOLVE CHANNEL.

Korzystając z paneli sterowania i operacji, począwszy od panelu początkowego, wypełnij następujące pola i naciśnij klawisz Enter:

Pole	Wartość
Działanie	5 (Wykonaj)
Typ obiektu	SENDER, SERVER lub CHANNEL
Nazwa	CHANNEL.TO.USE
Dyspozycja	Dyspozycja obiektu.

Zostanie wyświetlony panel Wykonaj funkcję kanału (patrz [Rysunek 112 na stronie 945](#)).

Wybierz funkcję o typie 3 lub 4 (rozstrzygnij z zatwierdzeniem lub wycofaniem). Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [“Obsługa wątpliwych kanałów” na stronie 223](#).

Wybierz dyspozycję kanału, dla którego ma zostać wykonana rozdzielczość, a następnie menedżera kolejek, w którym ma zostać wykonana translacja. Naciśnij klawisz Enter.

Zatrzymywanie kanału

Kanał można zatrzymać za pomocą komend MQSC lub za pomocą paneli sterowania operacjami i kontrolami.

Aby zatrzymać kanał przy użyciu komend MQSC, należy użyć komendy STOP CHANNEL.

Korzystając z paneli sterowania i operacji, począwszy od panelu początkowego, wypełnij następujące pola i naciśnij klawisz Enter:

Pole	Wartość
Działanie	7 (Zatrzymaj)
Typ obiektu	typ kanału (na przykład SENDER) lub CHANNEL
Nazwa	CHANNEL.TO.USE

Pole	Wartość
Dyspozycja	Dyspozycja obiektu.

Zostanie wyświetlony panel Zatrzymaj kanał. Tekst następujący po panelu wyjaśnia, w jaki sposób można użyć panelu:

```

Stop a Channel

Complete fields, then press Enter to stop channel.

Channel name . . . . . : CHANNEL.TO.USE
Channel type . . . . . : SENDER
Description . . . . . : Description of CHANNEL.TO.USE

Disposition . . . . . P   P=Private on MQ25
A=Shared on any queue manager

Stop mode . . . . . 1   1. Quiesce  2. Force
Stop status . . . . . 1   1. Stopped  2. Inactive

Queue manager . . . . . -----
Connection name . . . . . -----

Command ==>
F1=Help   F2=Split   F3=Exit   F9=SwapNext F10=Messages F12=Cancel

```

Rysunek 113. Zatrzymywanie kanału

Wybierz dyspozycję kanału, dla którego ma zostać wykonane zatrzymanie, i na którym menedżer kolejek ma zostać zatrzymany.

Wybierz wymagany tryb zatrzymania:

Wyciszenie

Kanał zostanie zatrzymany po zakończeniu bieżącego komunikatu, a zadanie wsadowe zostanie zakończone, nawet jeśli wartość wielkości zadania wsadowego nie została osiągnięta i istnieją już komunikaty oczekujące w kolejce transmisji. Nie są uruchamiane żadne nowe zadania wsadowe. Jest to tryb domyślny.

Wymuszenie

Kanał zostanie natychmiast zatrzymany. Jeśli zadanie wsadowe komunikatów jest w toku, może zostać spełniony warunek "wątpliwy".

Wybierz menedżera kolejek i nazwę połączenia dla kanału, który ma zostać zatrzymany.

Wybierz wymagany status:

Zatrzymany

Kanał nie jest restartowany automatycznie i musi zostać zrestartowany ręcznie. Jest to tryb domyślny, jeśli nie określono menedżera kolejek ani nazwy połączenia. Jeśli nazwa jest określona, nie jest ona dozwolona.

Nieaktywny

Kanał jest restartowany automatycznie, jeśli jest to wymagane. Jest to tryb domyślny, jeśli określono menedżer kolejek lub nazwę połączenia.

Naciśnij klawisz Enter, aby zatrzymać kanał.

Więcej informacji zawiera sekcja [“Zatrzymywanie i wyciszenie kanałów”](#) na stronie 221. Informacje na temat restartowania zatrzymanych kanałów znajdują się w sekcji [“Restartowanie zatrzymanych kanałów”](#) na stronie 222.

Uwaga: Jeśli kanał współużytkowany jest w stanie ponowienia, a inicjator kanału, na którym został uruchomiony, nie jest uruchomiony, w menedżerze kolejek, w którym została wprowadzona komenda, wydano żądanie STOP dla kanału.

Wyświetlanie statusu kanału

Status kanału można wyświetlić za pomocą komend MQSC lub za pomocą paneli sterowania operacjami i kontrolami.

Aby wyświetlić status kanału lub zestaw kanałów za pomocą komend MQSC, należy użyć komendy DISPLAY CHSTATUS.

Uwaga: Wyświetlanie informacji o statusie kanału może zająć trochę czasu, jeśli istnieje wiele kanałów.

Za pomocą operacji i paneli sterujących na panelu Lista kanałów (patrz sekcja [Rysunek 106 na stronie 938](#)) dla każdego kanału wyświetlane jest podsumowanie statusu kanału w następujący sposób:

NIEAKTYWNE	Brak aktywnych połączeń
Status	Jedno połączenie jest aktywne
<i>nnn status</i>	Więcej niż jedno połączenie jest bieżące, a wszystkie bieżące połączenia mają ten sam status
<i>nnn BIEŻĄCY</i>	Więcej niż jedno połączenie jest aktualne, a bieżące połączenia nie mają tego samego statusu
Wartość pusta	Program IBM MQ nie może określić liczby aktywnych połączeń (na przykład, ponieważ inicjator kanału nie jest uruchomiony)

Uwaga: W przypadku obiektów kanału z grupą rozporządzania nie są wyświetlane żadne statusy.

gdzie *nnn* jest liczbą aktywnych połączeń, a *status* jest jedną z następujących wartości:

INICJUI	INICJOWANIE
BIND	łączy
START	URUCHAMIANIE
RUN	DZIAŁAJĄCE
STOP	ZATRZYMYWANIE lub ZATRZYMANE
Ponów	Ponawianie
REQST	Żąda

Aby wyświetlić więcej informacji na temat statusu kanału, należy nacisnąć klawisz Status (F11) na kanale listy lub na ekranie Wyświetlanie, lub Alter kanału, aby wyświetlić panel Lista kanałów-bieżący status (patrz [Rysunek 114 na stronie 949](#)).

List Channels - Current Status - MQ25 Row 1 of 16

Type action codes, then press Enter. Press F11 to display saved status.
1=Display current status

```
Channel name      Connection name      State
Start time       Messages Last      message time Type Disposition
<> *
- RMA0.CIRCUIT.ACL.F RMA1                      STOP
- 2005-03-21 10.22.36 557735 2005-03-24 09.51.11 SENDER PRIVATE MQ25
- RMA0.CIRCUIT.ACL.N RMA1                      STOP
- 2005-03-21 10.23.09 378675 2005-03-24 09.51.10 SENDER PRIVATE MQ25
- RMA0.CIRCUIT.CL.F RMA2                      STOP
- 2005-03-24 01.12.51 45544 2005-03-24 09.51.08 SENDER PRIVATE MQ25
- RMA0.CIRCUIT.CL.N RMA2                      STOP
- 2005-03-24 01.13.55 45560 2005-03-24 09.51.11 SENDER PRIVATE MQ25
- RMA1.CIRCUIT.CL.F RMA1                      STOP
- 2005-03-21 10.24.12 360757 2005-03-24 09.51.11 RECEIVER PRIVATE MQ25
- RMA1.CIRCUIT.CL.N RMA1                      STOP
- 2005-03-21 10.23.40 302870 2005-03-24 09.51.09 RECEIVER PRIVATE MQ25
***** End of list *****
Command ==>
F1=Help F2=Split F3=Exit F4=Filter F5=Refresh F7=Bkwd
F8=Fwd F9=SwapNext F10=Messages F11=Saved F12=Cancel
```

Rysunek 114. Wyświetlanie listy połączeń kanału

Wartości statusu są następujące:

INICJUIJ	INICJOWANIE
BIND	łączy
START	URUCHAMIANIE
RUN	DZIAŁAJĄCE
STOP	ZATRZYMYWANIE lub ZATRZYMANE
Ponów	Ponawianie
REQST	Żąda
WĄTPLIWOŚĆ	ZATRZYMANE i WĄTPLIWE (TAK)

Więcej informacji zawiera sekcja [“Stany kanału”](#) na stronie 213.

Można nacisnąć klawisz F11, aby wyświetlić podobną listę połączeń kanału z zapisanym statusem. Naciśnij klawisz F11, aby powrócić do bieżącej listy. Zapisany status nie ma zastosowania, dopóki co najmniej jedna partia komunikatów nie została przestana w kanale.

Aby wybrać połączenie i nacisnąć klawisz Enter, użyj kodu działania 1 lub ukośnika (/). Zostaną wyświetlone panele statusu bieżącego statusu połączenia kanału.

Wyświetlanie kanałów klastra

Kanały klastra można wyświetlać za pomocą komend MQSC lub za pomocą paneli sterowania operacjami i kontrolami.

Aby wyświetlić wszystkie zdefiniowane kanały klastra (jawnie lub za pomocą automatycznej definicji), należy użyć komendy MQSC, DISPLAY CLUSQMGR.

Korzystając z paneli sterowania i operacji, począwszy od panelu początkowego, wypełnij następujące pola i naciśnij klawisz Enter:

Pole	Wartość
Działanie	1 (Lista lub Wyświetlanie)

Pole	Wartość
Typ obiektu	CLUSCHL
Nazwa	*

Zostanie wyświetlony panel podobny do rysunku [Rysunek 115](#) na stronie 950, w którym informacje dla każdego kanału klastra zajmują trzy wiersze i obejmują nazwy kanału, klastra i menedżera kolejek. W przypadku kanałów nadawczych klastra wyświetlany jest stan ogólny.

```
List Cluster queue manager Channels - MQ25      Row 1 of 9
Type action codes, then press Enter. Press F11 to display connection status.
1=Display 5=Perform 6=Start 7=Stop

Channel name      Connection name      State
Type      Cluster name      Suspended
Cluster queue manager name      Disposition
<> *
- TO.MQ90.T      HURSLEY.MACH90.COM(1590)
- CLUSRCVR      VJH01T      N
  MQ90      -      MQ25
- TO.MQ95.T      HURSLEY.MACH95.COM(1595)      RUN
- CLUSSDRA      VJH01T      N
  MQ95      -      MQ25
- TO.MQ96.T      HURSLEY.MACH96.COM(1596)      RUN
- CLUSSDRB      VJH01T      N
  MQ96      -      MQ25
***** End of list *****

Command ==>
F1=Help  F2=Split  F3=Exit  F4=Filter  F5=Refresh  F7=Bkwd
F8=Fwd   F9=SwapNext  F10=Messages  F11=Status  F12=Cancel
```

Rysunek 115. Wyświetlanie listy kanałów klastra

Aby wyświetlić pełne informacje na temat jednego lub większej liczby kanałów, wpisz kod działania 1 dla ich nazw i naciśnij klawisz Enter. Użyj kodów działania 5, 6 lub 7, aby wykonać funkcje (takie jak komenda ping, rozstrzygnięcie i zresetowanie), a następnie uruchomić lub zatrzymać kanał klastra.

Aby wyświetlić więcej informacji na temat statusu kanału, należy nacisnąć klawisz Status (F11).

Przygotowywanie produktu IBM MQ for z/OS do korzystania z narzędzia zEnterprise Data Compression Express

Narzędzie zEnterprise Data Compression (zEDC) Express jest dostępne dla niektórych modeli maszyn IBM Z, począwszy od wersji IBM zEC12 GA2, przy użyciu minimalnego poziomu z/OS w wersji z/OS 2.1.

Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [Kompresja danych produktuzEnterprise \(zEDC\)](#).

Wymagania wstępne

W przypadku systemu IBM z15 i nowszego narzędzie zEnterprise Data Compression (zEDC) Express zostało przeniesione z opcjonalnego składnika w szuflad we/wy PCIe systemu sprzętowego, aby był on-chip, co zintegrowany akcelerator dla zEDC. W przypadku tej zmiany wymagania wstępne konfiguracji są aktualizowane i są zależne od systemu sprzętowego.

IBM z15 lub nowsza

Zastosuj jedną z następujących poprawek PTF, zgodnie z poziomem systemu z/OS:

- z/OS 2.4: UJ00636
- z/OS 2.3: UJ00635

- z/OS 2.2: UJ00638
- z/OS 2.1: UJ00639

Nie ma żadnych wymagań sprzętowych dla systemów z15 i nowszych. Zintegrowany akcelerator dla rozwiązania zEDC w tych systemach zapewnia wbudowaną akcelerację danych, więc osobny adapter nie jest już wymagany.

IBM zEC12 GA2 do IBM z14

System musi mieć również następujące wymagania:

- Adapter zEDC Express[®], zainstalowany w szufladach we/wy PCIe w systemie sprzętowym.
- Funkcja oprogramowania zEDC (opcjonalna, paid-for) musi być włączona w elemencie IFAPRDxx parmlib.

Procedura

IBM zEC12 GA2 do IBM z14

Upewnij się, że ID użytkownika inicjatora kanału ma uprawnienie READ do FPZ.ACCELERATOR.COMPRESSION w klasie FACILITY RACF lub odpowiednik w zewnętrznym menedżerze zabezpieczeń (ESM) używanego przez przedsiębiorstwo.



Ostrzeżenie: Nie jest wymagane w przypadku systemu IBM z15 lub nowszego.

IBM zEnterprise zEC12 GA2 lub nowszy

Skonfiguruj kanał przy użyciu komendy COMPMSG (ZLIBFAST) zarówno na końcu wysyłania, jak i odbioru. Po skonfigurowaniu kompresja zlib jest używana do kompresowania i dekompresowania komunikatów przepływających przez kanał.

Kompresja jest wykonywana w zEDC, gdy wielkość danych, które mają zostać skompresowane, przekracza próg minimalny. Próg jest zależny od używanego sprzętu IBM z

- IBM zEC12 GA2 do IBM z14 ma minimalny próg 4KB
- Program IBM z15 lub nowszy ma minimalny próg 1KB

W przypadku komunikatów poniżej wielkości progu, kompresja lub inflacja są wykonywane w oprogramowaniu.

z/OS Konfigurowanie komunikacji dla produktu z/OS

Gdy kanał zarządzania rozproszonego kolejkowania jest uruchamiany, próbuje użyć połączenia określonego w definicji kanału. Aby możliwe było nawiązanie połączenia, konieczne jest zdefiniowanie i udostępnienie połączenia. W tej sekcji wyjaśniono, w jaki sposób można zdefiniować połączenie.

DQM jest zdalnym narzędziem kolejkowania dla IBM MQ. Udostępnia on programy sterujące kanałami dla menedżera kolejek, które tworzą interfejs do połączeń komunikacyjnych. Odsyłacze te są kontrolowane przez operatora systemu. Połączenia te są używane przez definicje kanałów przechowywane przez rozproszone zarządzanie kolejkami.

Wybierz jedną z dwóch form protokołu komunikacyjnego, które mogą być używane dla produktu z/OS:

- [“Definiowanie połączenia TCP w systemie z/OS” na stronie 952](#)
- [“Definiowanie połączenia LU6.2 dla z/OS za pomocą APPC/MVS” na stronie 955](#)

MQ Adv. **CD** **V 9.1.4** Kanał komunikatów używający protokołu TCP/IP można skierować na produkt IBM Aspera fasp.io Gateway, który zapewnia szybki tunel TCP/IP, który może znacząco zwiększyć przepustowość sieci. Menedżer kolejek działający na dowolnej uprawnionej platformie CD może nawiązywać połączenia za pośrednictwem programu Aspera gateway. Sama brama została wdrożona w systemie Red Hat lub Ubuntu Linux. Patrz [Definiowanie połączenia Aspera gateway w systemie Linux](#).

Każda definicja kanału musi określać tylko jeden protokół jako atrybut protokołu transmisji (Transport Type). Do komunikowania się menedżer kolejek może używać więcej niż jednego protokołu.

Pomocne może być również zapoznanie się z przykładową konfiguracją- IBM MQ for z/OS . Jeśli używane są grupy współużytkowania kolejek, należy zapoznać się z [“Konfigurowanie komunikacji dla produktu IBM MQ for z/OS przy użyciu grup współużytkowania kolejek”](#) na stronie 961.

Pojęcia pokrewne

[“Korzystanie z paneli i komend”](#) na stronie 936

Do zarządzania produktem DQM można używać komend MQSC, komend PCF lub paneli operacyjnych i sterujących.

[“konfigurowanie IBM MQ for z/OS”](#) na stronie 855

Ten temat zawiera podręcznik krok po kroku w celu dostosowania systemu IBM MQ for z/OS .

[“Monitorowanie i sterowanie kanałami w systemie z/OS”](#) na stronie 934

Za pomocą komend i paneli DQM można tworzyć, monitorować i sterować kanałami zdalnymi menedżerami kolejek.

[“Przygotowywanie produktu IBM MQ for z/OS dla produktu DQM z grupami współużytkowania kolejek”](#) na stronie 956

Instrukcje zawarte w tej sekcji umożliwiają skonfigurowanie rozproszonego kolejkowania z grupami współużytkowania kolejek w systemie IBM MQ for z/OS.

[“Konfigurowanie komunikacji dla produktu IBM MQ for z/OS przy użyciu grup współużytkowania kolejek”](#) na stronie 961

Gdy kanał zarządzania rozproszonego kolejkowania jest uruchamiany, podejmuje próbę użycia połączenia określonego w definicji kanału. Aby ta próba powiodła się, konieczne jest zdefiniowanie połączenia i jego dostępność.

Zadania pokrewne

[“Konfigurowanie rozproszonego kolejkowania”](#) na stronie 181

Ta sekcja zawiera bardziej szczegółowe informacje na temat komunikacji między instalacjami produktu IBM MQ , w tym definicją kolejki, definicją kanału, wyzwalaniem i procedurami punktów synchronizacji.

[“Konfigurowanie komunikacji z innymi menedżerami kolejek w systemie z/OS”](#) na stronie 931

W tej sekcji opisano przygotowania produktu IBM MQ for z/OS , które należy wykonać przed rozpoczęciem korzystania z kolejkowania rozproszonego.

Definiowanie połączenia TCP w systemie z/OS

Aby zdefiniować połączenie TCP, istnieje kilka ustawień do skonfigurowania.

Nazwa przestrzeni adresowej TCP musi być określona w zestawie danych parametrów systemowych TCP, `tcpip.TCPIP.DATA`. W zestawie danych musi zostać uwzględniona instrukcja "TCPIPJOBNAME `TCPIP_proc`".

Jeśli używany jest firewall, należy skonfigurować połączenia produktu allow z inicjatora kanału na adresy w kanałach, a także z połączeń zdalnych do menedżera kolejek.

Zwykle definicja firewalla konfiguruje wysyłanie adresu IP i portu do docelowego adresu IP i portu:

- Obraz z/OS może mieć więcej niż jedną nazwę hosta i może być konieczne skonfigurowanie firewalla z wieloma adresami hosta jako adresem źródłowym.

Aby wyświetlić te nazwy i adresy, można użyć komendy NETSTAT HOME.

- Inicjator kanału może mieć wiele obiektów nasłuchiwania w różnych portach, dlatego należy skonfigurować te porty.
- Jeśli używany jest port współużytkowany dla grupy współużytkowania kolejek, należy także skonfigurować port współużytkowany.

Przezeń adresowa inicjatora kanału musi mieć uprawnienia do odczytu zestawu danych. Do uzyskania dostępu do modułu `TCPIP.DATA` , w zależności od tego, który produkt TCP/IP i interfejs są używane:

- Zmienna środowiskowa RESOLVER_CONFIG
- /etc/resolv.conf w systemie plików
- // SYSTCPD instrukcja DD
- // SYSTCPDD, instrukcja DD
- *jobname/userid.TCPIP.DATA*
- SYS1.TCPPARMS(TCPDATA)
- *zapname.TCPIP.DATA*

Należy również zachować ostrożność, aby określić kwalifikator wysokiego poziomu dla protokołu TCP/IP poprawnie.

Potrzebny jest odpowiednio skonfigurowany serwer DNS (Domain Name System), który obsługuje translację adresu IP i adresu IP na adres IP.

Uwaga: Niektóre zmiany w konfiguracji obiektu tłumaczącego wymagają zrestartowania aplikacji korzystających z niego, na przykład IBM MQ.

Więcej informacji na ten temat zawierają następujące sekcje:

- [Podstawowy system TCP/IP](#)
- [z/OS UNIX System Services](#).

Każdy kanał TCP po uruchomieniu korzysta z zasobów TCP. W pliku PROFILE.TCPIP :

ACBPOOLSIZE

Dodaj jeden na uruchomionym kanale TCP plus jeden

CCBPOOLSIZE

Dodaj jeden na uruchomionym kanale TCP, plus jeden dla jednego przekaźnika DQM, plus jeden

DATABUFFERPOOLSIZ


Dodaj dwa na uruchomionym kanale TCP plus jeden

MAXFILEPROC

Określa, ile kanałów może obsłużyć każdy przekaźnik w inicjatorze kanału.

Ten parametr jest określony w elemencie BPXPRMxx elementu SYSI.PARMLIB. Należy upewnić się, że określona wartość jest wystarczająco duża dla potrzeb użytkownika.

Domyślnie inicjator kanału jest zdolny do powiązania tylko z adresami IP powiązаныmi ze stosem o nazwie określonej w atrybucie menedżera kolejek TCPNAME. Aby umożliwić inicjatorowi kanału komunikowanie się za pomocą dodatkowych stosów TCP/IP w systemie, zmień atrybut menedżera kolejek TCPSTACK na MULTIPLE.

 Kanał komunikatów używający protokołu TCP/IP można skierować na produkt IBM Aspera fasp.io Gateway, który zapewnia szybki tunel TCP/IP, który może znacząco zwiększyć przepustowość sieci. Menedżer kolejek działający na dowolnej uprawnionej platformie CD może nawiązywać połączenia za pośrednictwem programu Aspera gateway. Sama brama została wdrożona w systemie Red Hat lub Ubuntu Linux. Patrz [Definiowanie połączenia Aspera gateway w systemie Linux](#).

Pojęcia pokrewne

[“Koniec wysyłania” na stronie 954](#)

Po zakończeniu wysyłania połączenia TCP/IP istnieje kilka ustawień do skonfigurowania.

[“Odbieranie w TCP” na stronie 954](#)

Po odebraniu połączenia TCP/IP istnieje kilka ustawień do skonfigurowania.

[“Korzystanie z opcji backlog programu nastuchującego TCP” na stronie 954](#)

Podczas odbierania w protokole TCP/IP ustawiana jest maksymalna liczba zaległych żądań połączeń. Te oczekujące żądania mogą być traktowane jako *zaległe* żądania oczekujące na port TCP/IP nastuchiwania w celu zaakceptowania żądania.

Koniec wysyłania

Po zakończeniu wysyłania połączenia TCP/IP istnieje kilka ustawień do skonfigurowania.

Pole Nazwa połączenia (CONNNAME) w definicji kanału musi być ustawione na nazwę hosta (na przykład MVSHUR1) lub na adres sieciowy TCP elementu docelowego. Adres sieciowy TCP może być w postaci dziesiętnej z kropkami IPv4 (na przykład 127.0.0.1) lub IPv6 w postaci szesnastkowej (na przykład 2001:DB8:0:0:0:0:0:0). Jeśli nazwa połączenia jest nazwą hosta, wymagany jest serwer nazw TCP w celu konwersji nazwy hosta na adres hosta TCP. (To wymaganie jest funkcją protokołu TCP, a nie IBM MQ).

Po zainicjowaniu połączenia (typy kanałów nadawcy, requestera i serwera) możliwe jest podanie opcjonalnego numeru portu dla połączenia, na przykład:

Nazwa połączenia
192.0.2.0(1555)

W tym przypadku inicjowanie kończy się próbą połączenia się z programem odbierającym nastuchując na porcie 1555.

Uwaga: Jeśli opcjonalny numer portu nie zostanie określony, używany jest domyślny numer portu 1414.

Inicjator kanału może używać dowolnego stosu TCP/IP, który jest aktywny i dostępny. Domyślnie inicjator kanału łączy swoje kanały wychodzące z domyślnym adresem IP dla stosu TCP/IP o nazwie określonej w atrybucie menedżera kolejek TCPNAME. Aby połączyć się za pośrednictwem innego stosu, należy określić nazwę hosta lub adres IP stosu w atrybucie LOCLADDR kanału.

Odbieranie w TCP

Po odebraniu połączenia TCP/IP istnieje kilka ustawień do skonfigurowania.

Odbieranie programów kanałów jest uruchamiane w odpowiedzi na żądanie uruchomienia z kanału wysyłającego. Aby to zrobić, należy uruchomić program nastuchujący, aby wykryć przychodzące żądania sieciowe i uruchomić powiązany kanał. Ten program nastuchujący uruchamia się za pomocą komendy START LISTENER lub za pomocą paneli operujących i sterujących.

Domyślnie:

- Program nastuchujący TCP używa portu 1414 i nastuchuje na wszystkich adresach dostępnych na stosie TCP.
- Programy nastuchujące TCP/IP mogą wiązać się tylko z adresami powiązаныmi ze stosem TCP/IP o nazwie określonej w atrybucie menedżera kolejek TCPNAME.

Aby uruchomić obiekty nastuchiwania dla innych adresów lub wszystkich dostępnych stosów TCP, należy ustawić atrybut menedżera kolejek TCPSTACK na wartość 'MULTIPLE'.

Program nastuchujący TCP można uruchomić, aby nastuchiwać tylko na określonym adresie lub nazwie hosta, podając parametr IPADDR w komendzie START LISTENER. Więcej informacji zawiera sekcja Nastuchiwanie.

Korzystanie z opcji backlog programu nastuchującego TCP

Podczas odbierania w protokole TCP/IP ustawiana jest maksymalna liczba zaległych żądań połączeń. Te oczekujące żądania mogą być traktowane jako *zaległe* żądania oczekujące na port TCP/IP nastuchiwania w celu zaakceptowania żądania.

Domyślna wartość backlog programu nastuchującego w systemie z/OS wynosi 10000. Jeśli zalegający dziennik osiągnie tę wartość, połączenie TCP/IP zostanie odrzucone, a kanał nie będzie mógł zostać uruchomiony.

W przypadku kanałów MCA spowoduje to, że kanał stanie się w stanie RETRY i ponawia połączenie w późniejszym czasie.

W przypadku połączeń klienckich klient otrzymuje kod przyczyny MQRC_Q_MGR_NOT_AVAILABLE z tabeli MQCONN i może ponowić próbę nawiązania połączenia w późniejszym czasie.

z/OS Definiowanie połączenia LU6.2 dla z/OS za pomocą APPC/MVS

Aby zdefiniować połączenie LU6.2, należy określić liczbę ustawień do skonfigurowania.

Konfiguracja APPC/MVS

Każda instancja inicjatora kanału musi mieć nazwę jednostki logicznej, która ma być używana zdefiniowana w APPC/MVS, w elemencie APPCPMxx SYS1.PARMLIB, jak w poniższym przykładzie:

```
LUADD ACBNAME( Luname ) NOSCHED TPDATA(CSQ.APPCTP)
```

Luname jest nazwą jednostki logicznej, która ma być używana. NOSCHED jest wymagany; TPDATA nie jest używany. Do podzbioru ASCHPMxx lub do zestawu danych profilu APPC/MVS TP nie są wymagane żadne dodatki.

Zestaw danych dotyczących informacji po stronie musi zostać rozszerzony, aby zdefiniować połączenia używane przez produkt DQM. Zapoznaj się z dostarczonym przykładowym CSQ4SIDE, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego, jak to zrobić za pomocą programu narzędziowego komunikacji APPC ATBSDFMU. Szczegółowe informacje na temat wartości TPNAME, które mają być używane, zawiera poniższa tabela:

Platforma zdalna	TPNAME
z/OS lub MVS	Taka sama jak nazwa TPNAME w odpowiednich informacjach po stronie zdalnego menedżera kolejek.
IBM i	Wartość ta jest taka sama, jak wartość porównywana w pozycji routingu w systemie IBM i.
Systemy UNIX and Linux	Taka sama jak nazwa TPNAME w odpowiednich informacjach po stronie zdalnego menedżera kolejek.
Windows	Zgodnie z tym, co określono w komendzie Uruchomienie programu nastuchującego Windows lub w programie transakcyjnym, który został zdefiniowany przy użyciu programu TpSetup w systemie Windows.

Jeśli na tym samym komputerze znajduje się więcej niż jeden menedżer kolejek, upewnij się, że nazwy TPnames w definicjach kanałów są unikalne.

Więcej informacji na temat definicji VTAM, które mogą być wymagane, zawiera publikacja *Podręcznik konfigurowania wielu platform APPC*.

W środowisku, w którym menedżer kolejek komunikuje się za pomocą komunikacji APPC z menedżerem kolejek w tym samym lub innym systemie z/OS, upewnij się, że definicja VTAM dla komunikujących się jednostek logicznych określa wartość SECACPT (ALREADYV) lub że istnieje profil APPCLU produktu RACF dla połączenia między jednostkami logicznymi, który określa parametr CONVSEC (ALREADYV).

Aby uruchomić komunikację przychodzącą lub wychodzącą, przed próbą uruchomienia komunikacji przychodzącej lub wychodzącej należy wydać komendę z/OS VARY ACTIVE (wartość VARY ACTIVE) zarówno dla bazy podstawowej, jak i obiektu nastuchiwania



Ostrzeżenie: Oprócz konfiguracji APPC, należy wydać następującą komendę:

```
ALTER QMGR LUNAME(Luname)
```

i zrestartuj inicjator kanału.

Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [LUNAME](#).

Pojęcia pokrewne

“Łączenie z jednostką logiczną 6.2” na stronie 956

Aby połączyć się z LU 6.2, należy skonfigurować wiele ustawień.

“Odbieranie na jednostce logicznej 6.2” na stronie 956

Aby możliwe było otrzymywanie na jednostce logicznej 6.2, należy skonfigurować wiele ustawień.

Łączenie z jednostką logiczną 6.2

Aby połączyć się z LU 6.2, należy skonfigurować wiele ustawień.

Pole Nazwa połączenia (CONNNAME) w definicji kanału musi być ustawione na symboliczną nazwę docelową, zgodnie z informacjami podanymi w bocznym zestawie danych informacji dla APPC/MVS.

W parametrach inicjatora kanału należy również określić nazwę jednostki logicznej, która ma być używana (zdefiniowana wcześniej w APPC/MVS jako opisana wcześniej). Musi ona być ustawiona na tę samą jednostkę logiczną, która jest używana do odbierania przez program nastuchujący.

Inicjator kanału używa opcji "SECURITY (SAME)" APPC/MVS, tak więc jest to identyfikator użytkownika przestrzeni adresowej inicjatora kanału, który jest używany na potrzeby transmisji danych wychodzących, i jest prezentowany odbiorcom.

Odbieranie na jednostce logicznej 6.2

Aby możliwe było otrzymywanie na jednostce logicznej 6.2, należy skonfigurować wiele ustawień.

Otrzymywanie MCAs są uruchamiane w odpowiedzi na żądanie uruchomienia z kanału wysyłającego. Aby to zrobić, należy uruchomić program nastuchujący, aby wykryć przychodzące żądania sieciowe i uruchomić powiązany kanał. Program nastuchujący jest serwerem APPC/MVS. Uruchamia się ją za pomocą komendy START LISTENER lub za pomocą paneli operujących i sterujących. Należy określić nazwę jednostki logicznej, która ma być używana z symboliczną nazwą docelową zdefiniowaną w bocznym zestawie danych informacji. Lokalna jednostka logiczna musi być taka sama, jak ta używana dla transmisji danych wychodzących, która jest ustawiona w parametrach inicjatora kanału.

Przygotowywanie produktu IBM MQ for z/OS dla produktu DQM z grupami współużytkowania kolejek

Instrukcje zawarte w tej sekcji umożliwiają skonfigurowanie rozproszonej kolejkowania z grupami współużytkowania kolejek w systemie IBM MQ for z/OS.

Przykładową konfigurację z użyciem grup współużytkowania kolejek można znaleźć w sekcji [Przykładowa konfiguracja- IBM MQ for z/OS przy użyciu grup współużytkowania kolejek](#). Przykład dotyczący planowania kanału komunikatów przy użyciu grup współużytkowania kolejek zawiera sekcja [Przykład planowania kanału komunikatów dla produktu z/OS przy użyciu grup współużytkowania kolejek](#).

Aby włączyć kolejkowanie rozproszone z grupami współużytkowania kolejek, należy utworzyć i skonfigurować następujące komponenty:

- [Obiekty nasłuchiwanie LU 6.2 i TCP/IP](#)
- [Kolejki transmisji i wyzwalanie](#)
- [Agenci kanału komunikatów](#)
- [Kolejka synchronizacji](#)

Po utworzeniu komponentów, które należy skonfigurować, należy zapoznać się z “[Konfigurowanie komunikacji dla produktu IBM MQ for z/OS przy użyciu grup współużytkowania kolejek](#)” na stronie 961.

Informacje na temat monitorowania i sterowania kanałami w przypadku korzystania z grup współużytkowania kolejek zawiera sekcja “[Monitorowanie i sterowanie kanałami w systemie z/OS](#)” na stronie 934.

Pojęcia i korzyści związane z grupą współużytkowania kolejek można znaleźć w następujących sekcjach.

Klasa usług

Kolejka współużytkowana jest kolejką lokalną, która oferuje inną klasę usług. Komunikaty w kolejce współużytkowanej są przechowywane w narzędziu CF (Coupling Facility), co umożliwia dostęp do

nich przez wszystkie menedżery kolejek w grupie współużytkowania kolejek. Komunikat w kolejce współużytkowanej musi być komunikatem o długości nie większej niż 100 MB.

Interfejs ogólny

Grupa współużytkowania kolejek ma ogólny interfejs, który umożliwia sieci wyświetlanie grupy jako pojedynczego obiektu. Ten widok jest osiągany przez użycie pojedynczego adresu ogólnego, który może być używany do łączenia się z dowolnym menedżerem kolejek w grupie.

Każdy menedżer kolejek w grupie współużytkowania kolejek następuje żądań sesji przychodzących na adres, który jest logicznie powiązany z adresem ogólnym. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [“Jednostki nasłuchujące LU 6.2 i TCP/IP dla grup współużytkowania kolejek” na stronie 958.](#)

Start-zrównoważony start kanału

Współużytkowana kolejka transmisji może zostać obsłużona przez kanał wychodzący działający na dowolnym inicjatorze kanału w grupie współużytkowania kolejek. Początek kanału zbalansowanego określa miejsce, w którym kierowana jest komenda uruchamiania kanału. Wybierany jest odpowiedni inicjator kanału, który ma dostęp do niezbędnego podsystemu komunikacyjnego. Na przykład kanał zdefiniowany z parametrem TRPTYPE (LU6.2) nie może być uruchomiony w inicjatorze kanału, który ma dostęp tylko do podsystemu TCP/IP.

Wybór inicjatora kanału zależy od obciążenia kanału i od nagłówka inicjatora kanału. Obciążenie kanału jest liczbą aktywnych kanałów jako procent maksymalnej liczby aktywnych kanałów dozwolonych zgodnie z definicją w parametrach inicjatora kanału. Headroom jest różnicą pomiędzy liczbą aktywnych kanałów a maksymalną dozwoloną liczbą.

Przychodzące kanały współużytkowane mogą być równoważenie obciążenia w ramach grupy współużytkowania kolejek przez użycie adresu ogólnego, zgodnie z opisem w sekcji [“Jednostki nasłuchujące LU 6.2 i TCP/IP dla grup współużytkowania kolejek” na stronie 958.](#)

Odtwarzanie kanału współużytkowanego

W poniższej tabeli przedstawiono typy awarii kanału współużytkowanego oraz sposób obsługi każdego typu.

Typ awarii:	Co się dzieje:
Awaria podsystemu komunikacyjnego inicjatora kanału	Kanały zależne od podsystemu komunikacyjnego wchodzą w ponowną próbę kanału i są restartowane w odpowiednim inicjatorze kanału grupy współużytkowania kolejki przy użyciu komendy uruchamiania zrównoważenia obciążenia.
Niepowodzenie inicjatora kanału	Inicjator kanału nie powiódł się, ale powiązany menedżer kolejek pozostaje aktywny. Menedżer kolejek monitoruje niepowodzenie i inicjuje przetwarzanie odtwarzania.
Awaria menedżera kolejek	Działanie menedżera kolejek nie powiodło się (błąd związany z powiązaniem inicjatorem kanału). Inne menedżery kolejek w grupie współużytkowania kolejek monitorują zdarzenie i inicjują odtwarzanie równorzędne.
Niepowodzenie statusu współużytkowanego	Informacje o stanie kanału są przechowywane w produkcie Db2, więc utrata połączenia z produktem Db2 staje się niepowodzeniem, gdy wystąpi zmiana stanu kanału. Działające kanały mogą kontynuować działanie bez dostępu do tych zasobów. W przypadku niepowodzenia dostępu do programu Db2 kanał jest wprowadzany ponownie.

Przetwarzanie odtwarzania kanału współużytkowanego w imieniu systemu, w którym wystąpił błąd, wymaga połączenia z serwerem Db2 w celu udostępnienia w systemie zarządzania odtwarzaniem w celu pobrania statusu kanału współużytkowanego.

Kanały klienta

Kanały połączenia klienckiego mogą korzystać z wysokiej dostępności komunikatów w grupach współużytkowania kolejek, które są połączone z interfejsem ogólnym, a nie są połączone z określonym menedżerem kolejek. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [Kanały połączeń klienta](#).

Pojęcia pokrewne

[Współużytkowane kolejki i grupy współużytkowania kolejek](#)

[“konfigurowanie IBM MQ for z/OS” na stronie 855](#)

Ten temat zawiera podręcznik krok po kroku w celu dostosowania systemu IBM MQ for z/OS .

[“Klastry i grupy współużytkowania kolejek” na stronie 960](#)

W pojedynczej definicji można udostępnić współużytkowaną kolejkę dla klastra. Aby to zrobić, należy określić nazwę klastra podczas definiowania kolejki współużytkowanej.

[“Kanały i serializacja” na stronie 960](#)

Podczas odtwarzania równorzędnego kolejki współużytkowanej agenta kanału komunikatów przetwarzający komunikaty w kolejkach współużytkowanych przekształcają do postaci szeregowej ich dostęp do kolejek.

[Kolejkowanie wewnątrz grupy](#)

Zadania pokrewne

[“Konfigurowanie rozproszonego kolejkowania” na stronie 181](#)

Ta sekcja zawiera bardziej szczegółowe informacje na temat komunikacji między instalacjami produktu IBM MQ , w tym definicją kolejki, definicją kanału, wyzwalaniem i procedurami punktów synchronizacji.

[“Konfigurowanie komunikacji z innymi menedżerami kolejek w systemie z/OS” na stronie 931](#)

W tej sekcji opisano przygotowania produktu IBM MQ for z/OS , które należy wykonać przed rozpoczęciem korzystania z kolejkowania rozproszonego.

Jednostki nasłuchujące LU 6.2 i TCP/IP dla grup współużytkowania kolejek

Grupa LU 6.2 i nasłuchujące TCP/IP nasłuchują na adresie, który jest logicznie podłączony do adresu ogólnego.

Dla obiektu nasłuchiwanego LU 6.2 określona grupa LUGROUP jest odwzorowana na ogólny zasób VTAM powiązany z grupą współużytkowania kolejek. Przykład konfigurowania tej technologii można znaleźć w sekcji [“Definiowanie połączenia LU6.2 dla z/OS za pomocą APPC/MVS” na stronie 955](#).

Dla programu nasłuchującego TCP/IP określony port może być połączony z adresem ogólnym w jeden z następujących sposobów:

- W przypadku routera frontowego, takiego jak IBM Network Dispatcher, żądania połączeń przychodzących są przekazywane z routera do elementów grupy współużytkowania kolejek.
- Dla dystrybutora Sysplex TCP/IP każdy proces nasłuchujący, który jest uruchomiony i nasłuchuje na określonym adresie, który jest skonfigurowany jako rozproszony DVIPA, jest przydzielany proporcjonalnie do żądań przychodzących. Przykład konfigurowania tej technologii zawiera sekcja [Using Sysplex Distributor \(Używanie dystrybutora Sysplex\)](#).

Kolejki transmisji i wyzwalanie dla grup współużytkowania kolejek

Współużytkowana kolejka transmisji służy do przechowywania komunikatów, zanim zostaną one przeniesione z grupy współużytkowania kolejki do miejsca docelowego.

Jest to kolejka współużytkowana, która jest dostępna dla wszystkich menedżerów kolejek w grupie współużytkowania kolejek.

Wyzwalanie

Wyzwolona kolejka współużytkowana może wygenerować więcej niż jeden komunikat wyzwalacza dla spełnionego warunku wyzwalacza. Dla każdej lokalnej kolejki inicjuj. zdefiniowanej w menedżerze kolejek w grupie współużytkowania kolejki powiązanej z wyzwalaną kolejką współużytkowaną istnieje jeden komunikat wyzwalacza.

W przypadku rozproszonego kolejkowania każdy inicjator kanału otrzymuje komunikat wyzwalacza dla spełnionego warunku wyzwalacza kolejki transmisji współużytkowanej. Jednak tylko jeden inicjator kanału faktycznie przetwarza wyzwolone uruchomienie, a pozostałe nie powiodą się bezpiecznie. Wyzwalany kanał jest następnie uruchamiany z równoważeniem obciążenia uruchamiania (patrz [“Przygotowywanie produktu IBM MQ for z/OS dla produktu DQM z grupami współużytkowania kolejek” na stronie 956](#)) który jest wyzwalany w celu uruchomienia kanału QSG.TO.QM2. Aby utworzyć współużytkowaną kolejkę transmisji, należy użyć komend IBM MQ (MQSC), jak pokazano w poniższym przykładzie:

```
DEFINE QLOCAL(QM2) DESCR('Transmission queue to QM2') +
USAGE(XMITQ) QSGDISP(SHARED) +
CFSTRUCT(APPLICATION1) INITQ(SYSTEM.CHANNEL.INITQ) +
TRIGGER TRIGDATA(QSG.TO.QM2)
```

Uwaga: Jeśli kolejka współużytkowana jest skonfigurowana do wyzwalania i połączenia z narzędziem CF udostępniającym kolejkę współużytkowaną jest tracone, może zostać wygenerowane zdarzenie wyzwalające i komunikat umieszczony w kolejce inicjujących. Może się to zdarzyć nawet wtedy, gdy do oryginalnej konfiguracji kolejki współużytkowanej nie został wyświetlony żaden komunikat. Jest to spowodowane nadmiernym oznaczeniem bitów przez makro IXLVECTR zgodnie z opisem w sekcji [Wektor powiadomień o liście](#).

Agenty kanałów komunikatów dla grup współużytkowania kolejek

Kanał może być uruchomiony tylko dla inicjatora kanału, jeśli ma dostęp do definicji kanału dla kanału o tej nazwie.

Agent kanału komunikatów to program IBM MQ, który steruje wysyłaniem i odbierającym komunikaty. Agenty kanału komunikatów przenoszą komunikaty z jednego menedżera kolejek do innego. W każdym końcu kanału znajduje się jeden agent kanału komunikatów.

Definicja kanału może być zdefiniowana jako prywatna dla menedżera kolejek lub przechowywana w repozytorium współużytkowanym i dostępna w dowolnym miejscu (definicja grupy). Oznacza to, że kanał zdefiniowany przez grupę jest dostępny dla dowolnego inicjatora kanału w grupie współużytkowania kolejek.

Uwaga: Prywatną kopię definicji grupy można zmienić lub usunąć.

Aby utworzyć definicje kanałów grupowych, należy użyć komend IBM MQ (MQSC), jak pokazano na poniższych przykładach:

```
DEFINE CHL(QSG.TO.QM2) CHLTYPE(SDR) +
TRPTYPE(TCP) CONNAME(QM2.MACH.IBM.COM) +
XMITQ(QM2) QSGDISP(GROUP)
```

```
DEFINE CHL(QM2.TO.QSG) CHLTYPE(RCVR) TRPTYPE(TCP) +
QSGDISP(GROUP)
```

Istnieją dwie perspektywy, z których należy spojrzeć na agenty kanałów komunikatów używane do rozproszonego kolejkowania z grupami współużytkowania kolejek:

Przychodzące

Kanał danych przychodzących jest to kanał współużytkowany, jeśli jest połączony z menedżerem kolejek za pośrednictwem obiektu nastuchiwania grupy. Jest on połączony za pośrednictwem interfejsu ogólnego z grupą współużytkowania kolejek, a następnie jest kierowany do menedżera kolejek w grupie lub do portu grupy określonego menedżera kolejek lub nazwy luname używanej przez program nastuchujący grupy.

Wychodząca

Kanał danych wychodzących jest współużytkowanym kanałem, jeśli przenosi komunikaty ze współużytkowanej kolejki transmisji. W przykładowych komendach kanał nadawczy QSG . T0 . QM2 jest kanałem współużytkowanym, ponieważ jego kolejka transmisji, QM2 jest zdefiniowana za pomocą QSGDISP (SHARED).

Kolejka synchronizacji dla grup współużytkowania kolejek

Kanały współużytkowane mają własną współużytkowaną kolejkę synchronizacji o nazwie SYSTEM.QSG.CHANNEL.SYNCQ.

Ta kolejka synchronizacji jest dostępna dla dowolnego członka grupy współużytkowania kolejki. (Kanały prywatne nadal korzystają z prywatnej kolejki synchronizacji. Patrz [“Definiowanie obiektów IBM MQ”](#) na stronie 933). Oznacza to, że kanał może zostać zrestartowany w innym menedżerze kolejek i instancji inicjatora kanału w obrębie grupy współużytkowania kolejek w przypadku awarii podsystemu komunikacyjnego, inicjatora kanału lub menedżera kolejek. Więcej informacji zawiera sekcja [“Przygotowywanie produktu IBM MQ for z/OS dla produktu DQM z grupami współużytkowania kolejek”](#) na stronie 956.

Aplikacja DQM z grupami współużytkowania kolejek wymaga, aby kolejka współużytkowana była dostępna z nazwą SYSTEM.QSG.CHANNEL.SYNCQ. Ta kolejka musi być dostępna, aby program następujący grupy mógł się pomyślnie uruchomić.

Jeśli proces następowania grupy nie powiedzie się, ponieważ kolejka była niedostępna, kolejka może zostać zdefiniowana i obiekt następowania może zostać zrestartowany bez ponownego uruchamiania inicjatora kanału. Nie ma to wpływu na kanały niewspółużytkowane.

Należy upewnić się, że ta kolejka została zdefiniowana przy użyciu parametru INDXTYPE (MSGID). Ta definicja poprawia szybkość, z jaką można uzyskać dostęp do komunikatów w kolejce.

Klasy i grupy współużytkowania kolejek

W pojedynczej definicji można udostępnić współużytkowaną kolejkę dla klastra. Aby to zrobić, należy określić nazwę klastra podczas definiowania kolejki współużytkowanej.

Użytkownicy w sieci widzą kolejkę współużytkowaną jako udostępnianą przez każdego menedżera kolejek w ramach grupy współużytkowania kolejek. (Kolejka współużytkowana nie jest reklamowana jako udostępniana przez grupę współużytkowania kolejek). Klienci mogą uruchamiać sesje ze wszystkimi elementami grupy współużytkowania kolejek w celu umieszczania komunikatów w tej samej współużytkowanej kolejce.

Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [“Konfigurowanie klastra menedżera kolejek”](#) na stronie 281.

Kanały i serializacja

Podczas odtwarzania równorzędnej kolejki współużytkowanej agenty kanału komunikatów przetwarzający komunikaty w kolejkach współużytkowanych przekształcają do postaci szeregowej ich dostęp do kolejek.

Jeśli menedżer kolejek w grupie współużytkowania kolejek nie powiedzie się, gdy agent kanału komunikatów ma do czynienia z niezatwierdzonymi komunikatami w jednej lub większej liczbie współużytkowanych kolejek, kanał i powiązany inicjator kanału zostaną zakończone, a dla menedżera kolejek nastąpi odtwarzanie równorzędnej kolejki współużytkowanej.

Ponieważ odtwarzanie równorzędnej kolejki współużytkowanej jest działaniem asynchronicznym, odtwarzanie kanału równorzędnego może próbować jednocześnie restartować kanał w innej części grupy współużytkowania kolejki, zanim zostanie zakończone odtwarzanie równorzędnej kolejki współużytkowanej. W przypadku wystąpienia tego zdarzenia zatwierdzone komunikaty mogą być przetwarzane z wyprzedzeniem przed odzyskaniem wiadomości. Aby zapewnić, że komunikaty nie są przetwarzane poza kolejnością w ten sposób, agenty kanałów komunikatów przetwarzający komunikaty w kolejkach współużytkowanych do postaci szeregowej ich dostępu do tych kolejek są przekształcane do postaci szeregowej.

Próba uruchomienia kanału, dla którego odtwarzanie równorzędne z kolejką współużytkowaną jest nadal w toku, może spowodować niepowodzenie. Generowany jest komunikat o błędzie informujący o tym, że odtwarzanie jest w toku, a kanał jest wprowadzany w stan ponawiania. Po zakończeniu odtwarzania równorzędnego menedżera kolejek kanał może zostać zrestartowany w czasie następnego ponowienia.

Próba wykonania komendy RESOLVE, PING lub DELETE kanału może nie powieść się z tego samego powodu.

z/OS **Konfigurowanie komunikacji dla produktu IBM MQ for z/OS przy użyciu grup współużytkowania kolejek**

Gdy kanał zarządzania rozproszonego kolejkowania jest uruchamiany, podejmuje próbę użycia połączenia określonego w definicji kanału. Aby ta próba powiodła się, konieczne jest zdefiniowanie połączenia i jego dostępność.

Wybierz jedną z dwóch form protokołu komunikacyjnego, które mogą być używane:

- TCP
- LU 6.2 przez APPC/MVS

Przydatne może być odwołanie się do opcji [Przykładowa konfiguracja- IBM MQ for z/OS przy użyciu grup współużytkowania kolejek](#).

z/OS **Definiowanie połączenia TCP dla grup współużytkowania kolejek**

Aby zdefiniować połączenie TCP dla grupy współużytkowania kolejek, należy skonfigurować niektóre atrybuty dla końca wysyłającego i odbierającego.

Informacje na temat konfigurowania protokołu TCP zawiera sekcja [“Definiowanie połączenia TCP w systemie z/OS” na stronie 952](#).

Koniec wysyłania

Pole Nazwa połączenia (CONNNAME) w definicji kanału w celu nawiązania połączenia z grupą współużytkowania kolejek musi być ustawione na ogólny interfejs grupy współużytkowania kolejek (patrz sekcja [Grupy współużytkowania kolejek](#)). Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [Korzystanie z dystrybutora sysplex](#).

Odbieranie na protokole TCP przy użyciu grupy współużytkowania kolejek

Odbieranie programów kanałów współużytkowanych jest uruchamiane w odpowiedzi na żądanie uruchomienia z kanału wysyłającego. Aby to zrobić, należy uruchomić proces nasłuchujący w celu wykrycia przychodzących żądań sieciowych i uruchomienia powiązanego kanału. Ten program nasłuchujący uruchamia się za pomocą komendy START LISTENER, korzystając z dyspozycyjności danych przychodzących grupy lub za pomocą paneli operujących i sterujących.

Wszystkie obiekty nasłuchiwanie grupy w grupie współużytkowania kolejek muszą nasłuchiwać na tym samym porcie. Jeśli na pojedynczym obrazie MVS działa więcej niż jeden inicjator kanału, można zdefiniować wirtualne adresy IP i uruchomić program nasłuchujący TCP, aby nasłuchiwać tylko na określonym adresie lub nazwie hosta, podając parametr IPADDR w komendzie START LISTENER. (Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [START LISTENER](#)).

z/OS **Definiowanie połączenia LU 6.2 w systemie z/OS**

Aby zdefiniować połączenie LU 6.2 dla grupy współużytkowania kolejek, należy skonfigurować niektóre atrybuty dla końca wysyłającego i odbierającego.

Informacje na temat konfigurowania APPC/MVS zawiera sekcja [Konfigurowanie komunikacji dla produktu z/OS](#) .

Nawiąże połączenie z APPC/MVS (LU 6.2)

Pole Nazwa połączenia (CONNNAME) w definicji kanału w celu nawiązania połączenia z grupą współużytkownika kolejki musi być ustawione na symboliczną nazwę docelową, zgodnie z informacjami podanymi w bocznym zestawie danych informacji dla APPC/MVS. Partnerską jednostką logiczną określoną w tym symbolicznym miejscu docelowym musi być ogólna nazwa zasobu. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [Definiowanie samego siebie w sieci przy użyciu zasobów ogólnych](#).

Odbieranie na jednostce logicznej 6.2 za pomocą interfejsu ogólnego

Odbieranie współużytkowanej konsoli MCAs jest uruchamiane w odpowiedzi na żądanie uruchomienia z kanału wysyłającego. Aby to zrobić, należy uruchomić program nasłuchujący grupy w celu wykrycia przychodzących żądań sieciowych i uruchomienia powiązanego kanału. Program nasłuchujący jest serwerem APPC/MVS. Można go uruchomić za pomocą komendy START LISTENER, korzystając z przychodzącej grupy dyspozycyjności, lub za pomocą paneli operujących i sterujących. Należy określić nazwę jednostki logicznej, aby użyć symbolicznej nazwy miejsca docelowego zdefiniowanej w bocznym zestawie danych informacji. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [Definiowanie samego siebie w sieci przy użyciu zasobów ogólnych](#).

Używanie produktu IBM MQ z produktem IMS

Adapter IBM MQ -IMS oraz most IBM MQ - IMS to dwa komponenty, które umożliwiają IBM MQ interakcję z produktem IMS.

Aby skonfigurować produkt IBM MQ i IMS do współpracy, należy wykonać następujące czynności:

- [“Konfigurowanie adaptera IMS” na stronie 962](#)
- [“Konfigurowanie mostu IMS” na stronie 969](#)

Pojęcia pokrewne

IBM MQ i IMS

[“Używanie produktu IBM MQ z produktem CICS” na stronie 970](#)

Aby używać produktu IBM MQ z produktem CICS, należy skonfigurować adapter IBM MQ CICS oraz opcjonalnie komponenty produktu IBM MQ CICS bridge .

[“Korzystanie z wyjść OTMA w programie IMS” na stronie 973](#)

Ten temat zawiera informacje dotyczące używania wyjść programu IMS Open Transaction Manager Access z produktem IBM MQ for z/OS.

[Aplikacje pomostowe IMS i IMS w systemie IBM MQ for z/OS](#)

Zadania pokrewne

[“Konfigurowanie menedżerów kolejek w systemie z/OS” na stronie 849](#)

Poniższe instrukcje umożliwiają skonfigurowanie menedżerów kolejek w systemie IBM MQ for z/OS.

Odsyłacze pokrewne

[“Aktualizowanie i stosowanie usługi do środowiska językowego lub usług wywoływalnych produktu z/OS” na stronie 971](#)

Działania, które należy podjąć, różnią się w zależności od tego, czy używany jest program CALLLIBS czy LINK, a także czy wersja SMP/E.

Konfigurowanie adaptera IMS

Aby używać produktu IBM MQ w produkcie IMS , wymagany jest adapter IBM MQ - IMS (zwykle nazywany adapterem IMS).

W tym temacie opisano sposób udostępniania adaptera IMS dla podsystemu IMS . Jeśli nie jesteś zaznajomiony z dostosowaniem podsystemu IMS , należy zapoznać się z informacjami w sekcji *Informacje o produkcie IMS w produkcie IBM Documentation*.

Aby udostępnić adapter IMS aplikacjom produktu IMS , należy wykonać następujące czynności:

1. Zdefiniuj IBM MQ na IMS jako podsystem zewnętrzny za pomocą zewnętrznego narzędzia do podłączenia podsystemu IMS (ESAF).

Patrz sekcja [“Definiowanie IBM MQ do IMS”](#) na stronie 964.

2. Dołącz bibliotekę ładowania IBM MQ `thlqual.SCSQAUTH` do konkatenacji `JOBLIB` lub `STEPLIB` w JCL dla regionu sterującego IMS oraz dla dowolnego regionu zależnego, który łączy się z produktem IBM MQ (jeśli nie znajduje się na liście LPA lub na liście odsyłaczy). Jeśli wartość `JOBLIB` lub `STEPLIB` nie jest autoryzowana, należy dołączyć ją również do konkatenacji `DFSESL` po bibliotece zawierającej moduły IMS (zwykle `IMS RESLIB`).

Parametr ten obejmuje również `thlqual.SCSQANLx` (gdzie x jest literą języka).

Jeśli parametr `DFSESL` jest obecny, to `SCSQAUTH` i `SCSQANLx` muszą zostać dołączone do konkatenacji lub dodane do parametru `LNKLIST`. Dodanie do konkatenacji `STEPLIB` lub `JOBLIB` w JCL nie jest wystarczające.

3. Skopiuj program assembler IBM MQ `CSQQDEFV` z `thlqual.SCSQASMS` do biblioteki użytkownika.
4. Dostarczony program, `CSQQDEFV`, zawiera jedną nazwę podsystemu `CSQ1` zidentyfikowana jako domyślna z tokenem interfejsu językowego IMS (LIT) `MQM1`. Nazwę tę można zachować podczas sprawdzania poprawności instalacji i instalacji.

W przypadku podsystemów produkcyjnych należy zmienić nazwę `NAME=CSQ1` na własną nazwę podsystemu lub użyć `CSQ1`. W razie potrzeby można dodać kolejne definicje podsystemów. Więcej informacji na temat LITs znajduje się w sekcji [“Definiowanie menedżerów kolejek produktu IBM MQ w adapterze IMS”](#) na stronie 967 .

5. Zmontuj i złącz-edytuj program, aby utworzyć moduł ładujący `CSQQDEFV`. Do zespołu należy dołączyć bibliotekę `thlqual.SCSQMACS` w konkatenacji `SYSLIB`; należy użyć parametru odsyłacza-edytuj `RENT`. Jest to pokazane w przykładowym JCL w pliku `thlqual.SCSQPROC(CSQ4DEFV)`.
6. Należy dołączyć bibliotekę użytkownika zawierającą moduł `CSQQDEFV`, który został utworzony w konkatenacji `JOBLIB` lub `STEPLIB` w JCL dla dowolnego regionu zależnego, który łączy się z produktem IBM MQ. Należy umieścić tę bibliotekę przed `SCSQAUTH`, ponieważ `SCSQAUTH` ma domyślny moduł ładowalny. Jeśli tego nie zrobisz, otrzymasz od IMSużytkownika 3041 abend.
7. Jeśli adapter IMS wykryje nieoczekiwany błąd IBM MQ , wysła zrzut z/OS SNAP do DD o nazwie `CSQSNAP` i zgłasza kod przyczyny `MQRC_UNEXPECTED_ERROR` do aplikacji. Jeśli instrukcja `CSQSNAP DD` nie znajduje się w obszarze zależnym JCL regionu IMS , zrzut nie zostanie wykonany. W takim przypadku można dołączyć instrukcję `CSQSNAP DD` w JCL i ponownie uruchomić aplikację. Ponieważ jednak niektóre problemy mogą być sporadyczne, zaleca się dołączenie instrukcji `CSQSNAP DD` w celu przechwycenia przyczyny niepowodzenia w chwili, w której występuje.
8. Aby korzystać z dynamicznych wywołań produktu IBM MQ (opisanych w sekcji [Dynamiczne wywoływanie kodu pośredniczącego produktu IBM MQ](#)), należy zbudować dynamiczny kod pośredniczący, jak to pokazano w sekcji [Rysunek 116](#) na stronie 964.
9. Aby użyć monitora wyzwalacza IMS , należy zdefiniować aplikację monitora wyzwalacza `IMS CSQQTRMN`, a następnie wykonać `PSBGEN` i `ACBGEN`. Więcej informacji zawiera sekcja [“Konfigurowanie monitora wyzwalacza IMS”](#) na stronie 969.
10. Jeśli produkt RACF jest używany do ochrony zasobów w klasie `OPERCMD5`, należy się upewnić, że identyfikator użytkownika powiązany z przestrzenią adresową menedżera kolejek produktu IBM MQ ma uprawnienia do wydawania komendy `MODIFY` do dowolnego systemu IMS , z którym może się on łączyć.


```

//DYNSTUB EXEC PGM=IEWL,PARM='RENT,REUS,MAP,XREF'
//SYSPRINT DD SYSOUT=*
//ACSQMOD DD DISP=SHR,DSN=thlqual.SCSQLOAD
//IMSLIB DD DISP=SHR,DSN=ims.reslib
//SYSLMOD DD DISP=SHR,DSN=private.load1
//SYSUT1 DD UNIT=SYSDA,SPACE=(CYL,1)
//SYSLIN DD *
INCLUDE ACSQMOD(CSQSTUB)
INCLUDE IMSLIB(DFSLI000)
ALIAS MQCONN,MQCONN,MQDISC MQI entry points
ALIAS MQGET,MQPUT,MQPUT1 MQI entry points
ALIAS MQOPEN,MQCLOSE MQI entry points
ALIAS MQBACK,MQCMIT MQI entry points
ALIAS CSQBBAK,CSQBCMT MQI entry points
ALIAS MQINQ,MQSET MQI entry points
ALIAS DFSPLI,PLITDLI IMS entry points
ALIAS DFSCOBOL,CBLTDLI IMS entry points
ALIAS DFSFOR,FORTDLI IMS entry points
ALIAS DFSASM,ASMTDLI IMS entry points
ALIAS DFSPASCL,PASTDLI IMS entry points
ALIAS DFHEI01,DFHEI1 IMS entry points
ALIAS DFSAIBLI,AIBTDLI IMS entry points
ALIAS DFSESS,DSNWLI,DSNHLI IMS entry points
ALIAS MQCRTMH,MQDLTMH,MQDLTMP IMS entry points
ALIAS MQINQMP,MQSETMP,MQMHBUF,MQBUFMH IMS entry points
MODE AMODE(31),RMODE(24) Note RMODE setting
NAME CSQDYNS(R)
/*

```

¹Specify the name of a library accessible to IMS applications that want to make dynamic calls to IBM MQ.

Rysunek 116. Przykładowy kod JCL do połączenia-edycja kodu pośredniczącego wywołania dynamicznego

Pojęcia pokrewne

IBM MQ i IMS

“Konfigurowanie mostu IMS” na stronie 969

Most IBM MQ - IMS jest opcjonalnym komponentem, który umożliwia IBM MQ wejście i wyjście do i z istniejących programów i transakcji, które nie są włączone w produkcie IBM MQ.

Aplikacje pomostowe IMS i IMS w systemie IBM MQ for z/OS

Definiowanie IBM MQ do IMS

Produkt IBM MQ musi być zdefiniowany w regionie sterującym IMS oraz dla każdego regionu zależnego uzyskanego z dostępem do tego menedżera kolejek produktu IBM MQ. Aby to zrobić, należy utworzyć podzbiór podsystemu (SSM) w IMS. Biblioteka PROCLIB i identyfikacja SSM w odpowiednich regionach IMS.

Umieszczanie pozycji elementu podsystemu w produkcie IMS.PROCLIB

Każda pozycja SSM w produkcie IMS.PROCLIB definiuje połączenie z regionu IMS do innego menedżera kolejek.

Aby nazwać SSM, należy konkatenować wartość (jeden do czterech znaków alfanumerycznych) w polu identyfikatora IMSmakra IMS IMSCTRL o dowolnej nazwie (jeden do czterech znaków alfanumerycznych) zdefiniowanej przez ośrodek.

Jeden SSM może być współużytkowany przez wszystkie regiony IMS lub określony element może być zdefiniowany dla każdego regionu. Ten element zawiera wiele pozycji, ponieważ istnieją połączenia z podsystemami zewnętrznymi. Każdy wpis jest 80-znakowym rekordem.

Parametry pozycyjne

Pola w tej pozycji są następujące:

SSN, LIT, ESMT, RTT, REO, CRC

gdzie:

PESEL

Określa nazwę menedżera kolejek produktu IBM MQ. Jest on wymagany i musi zawierać jeden za pomocą czterech znaków.

LIT

Określa znacznik interfejsu języka (LIT) dostarczony do IMS. To pole jest wymagane, jego wartość musi być zgodna z jedną w module CSQQDEFV.

ESMT

Określa tabelę zewnętrznego modułu podsystemu (ESMT). Ta tabela określa, które moduły załączników muszą zostać załadowane przez produkt IMS. Wartość CSQQESMT jest wartością wymaganą dla tego pola.

RTT

Ta opcja nie jest obsługiwana przez produkt IBM MQ.

REO

Określa opcję błędu regionu (REO), która ma być używana, jeśli aplikacja IMS odwołuje się do nieoperacyjnego podsystemu zewnętrznego lub jeśli zasoby nie są dostępne w czasie tworzenia wątku. To pole jest opcjonalne i zawiera pojedynczy znak, który może być:

R

Przekazuje kod powrotu do aplikacji, wskazując, że żądanie usług IBM MQ nie powiodło się.

Q

Kończy działanie aplikacji o kodzie abend U3051, wycofuje działanie do ostatniego punktu zatwierdzania, wykonuje operację PSTOP transakcji, a następnie ponownie przeznaczy komunikat wejściowy. Ta opcja ma zastosowanie tylko wtedy, gdy aplikacja IMS próbuje odwołać się do nieoperacyjnego podsystemu zewnętrznego lub jeśli zasoby nie są dostępne w czasie tworzenia wątku.

IBM MQ Kody zakończenia i przyczyny są zwracane do aplikacji, jeśli problem z IBM MQ występuje podczas przetwarzania żądania przez produkt IBM MQ, to znaczy po tym, jak adapter przekazał żądanie do produktu IBM MQ.

A

Kończy działanie aplikacji z kodem abend U3047 i usuwa komunikat wejściowy. Ta opcja ma zastosowanie tylko wtedy, gdy aplikacja IMS odwołuje się do nieoperacyjnego podsystemu zewnętrznego lub jeśli zasoby nie są dostępne w czasie tworzenia wątku.

IBM MQ Kody zakończenia i przyczyny są zwracane do aplikacji, jeśli problem z IBM MQ występuje podczas przetwarzania żądania przez produkt IBM MQ, to znaczy po tym, jak adapter przekazał żądanie do produktu IBM MQ.

CRC

Ta opcja może być określona, ale nie jest używana przez produkt IBM MQ.

Uwaga: Szczegółowe informacje na temat wszystkich parametrów pozycyjnych można znaleźć w sekcji Jak podsystemy zewnętrzne są określone w systemie IMS.

Przykładowa pozycja SSM to:

CSQ1, MQM1, CSQQESMT, , R,

gdzie:

CSQ1	Domyślna nazwa podsystemu dostarczona wraz z produktem IBM MQ. Można to zmienić w taki sposób, aby odpowiadał on instalacji.
MQM1	Domyślna wartość LIT dostarczana w CSQQDEFV.
CSQQESMT	Nazwa modułu zewnętrznego podsystemu. Należy użyć tej wartości.
O	Opcja REO.

Parametry słów kluczowych

Parametry IBM MQ mogą być określone w formacie słowa kluczowego. Parametr SST może mieć wartość DB2 lub MQ. Obsługa wartości MQ została dodana w systemie IMS 14. Użycie funkcji jasności pomocy MQ powoduje, że komenda podsystemu IMS zawiera teraz wartość SST, ale w przeciwnym razie nie ma ona znaczącego wpływu. Wartość DB2 może być nadal używana, jeśli jest wymagana. Pozostałe parametry są opisane w sekcji [Parametry pozycyjnej](#) są przedstawione w poniższym przykładzie:

```
SST=MQ , SSN=SYS3 , LIT=MQM3 , ESMT=CSQQESMT
```

gdzie:

SYS3	Nazwa podsystemu
MQM3	LIT dostarczane w CSQQDEFV
CSQQESMT	Nazwa modułu zewnętrznego podsystemu

Określanie parametru SSM EXEC

Określ parametr SSM EXEC w procedurze uruchamiania regionu sterującego IMS . Ten parametr określa znak jednoznakowy dla czteroznakowej nazwy podzbioru podsystemu (SSM).

Jeśli parametr SSM zostanie określony dla regionu sterującego IMS , każdy region zależny działający pod danym regionem sterującym może przyłączyć się do menedżera kolejek produktu IBM MQ określonego w IMS.Element PROCLIB określony przez parametr SSM. IMS.Nazwa elementu PROCLIB jest identyfikatorem IMS (IMSID= *xxxx*) konkatenowanym z jednym do czterech znaków określonych w parametrze SSM EXEC. Identyfikator IMS jest parametrem IMSID makra generowania klawiszy IMSCTRL.

Produkt IMS umożliwia zdefiniowanie tylu połączeń z podsystemami zewnętrznymi, jakie są wymagane. Dla różnych menedżerów kolejek produktu IBM MQ można zdefiniować więcej niż jedno połączenie. Wszystkie połączenia produktu IBM MQ muszą znajdować się w tym samym systemie z/OS . W przypadku regionu zależnego można określić zależny region SSM lub użyć tego, który jest określony dla regionu sterowania. Można określić różne opcje błędów regionu (REOs) w regionie zależnym SSM i regionie sterowania SSM. [Tabela 66 na stronie 966](#) przedstawia różne możliwości specyfikacji SSM.

SSM dla regionu sterowania	SSM dla regionu zależnego	Działanie	Komentarze
Nie	Nie	Brak	Żaden podsystem zewnętrzny nie może być podłączony.
Nie	Tak	Brak	Żaden podsystem zewnętrzny nie może być podłączony.

Tabela 66. Opcje specyfikacji SMM (kontynuacja)

SSM dla regionu sterowania	SSM dla regionu zależnego	Działanie	Komentarze
Tak	Nie	Użyj regionu sterowania SSM	Aplikacje zaplanowane w tym regionie mogą uzyskać dostęp do podsystemów zewnętrznych zidentyfikowanych w regionie sterującym SSM. Wyjścia i bloki sterujące dla każdego załącznika są ładowane do regionu sterowania i obszarów zależnych od obszarów zależnych.
Tak	Tak (puste)	Dla regionu zależnego nie jest używany żaden SSM	Aplikacje zaplanowane w tym regionie mogą uzyskiwać dostęp tylko do baz danych DL/I. Wyjścia i bloki sterujące dla każdego załącznika są ładowane do przestrzeni adresowej regionu sterowania.
Tak	Tak (nie jest puste)	Sprawdź obszar SSM regionu zależnego z regionem sterującym SSM	Aplikacje zaplanowane w tym regionie mogą uzyskiwać dostęp tylko do podsystemów zewnętrznych, które są zidentyfikowane w obu systemach SSM. Wyjścia i bloki sterujące dla każdego załącznika są ładowane do regionu sterowania i obszarów zależnych od obszarów zależnych.

Nie ma konkretnego parametru do sterowania maksymalną liczbą możliwości specyfikacji SSM.

Wstępne ładowanie adaptera IMS

Wydajność adaptera IMS można poprawić, jeśli jest ona wstępnie ładowana przez produkt IMS. Ładowanie wstępne jest sterowane przez element DFSMPLxx produktu IMS.PROCLIB; patrz "IMS Administration Guide: System ", aby uzyskać więcej informacji. Nazwy modułów produktu IBM MQ , które mają zostać określone, to:

CSQACLST	CSQAMLST	CSQAPRH	CSQAVICM	CSQFSALM	CSQQDEFV
CSQQCONN	CSQQDISC	CSQQTERM	CSQQINIT	CSQQBACK	CSQQCMMT
CSQQESMT	CSQQPREP	CSQQTTHD	CSQQWAIT	CSQQNORM	CSQQSSOF
CSQQSSON	CSQFSTAB	CSQQRESV	CSQQSNOP	CSQQCMND	CSQQCVER
CSQQTMID	CSQQTRGI	CSQQCON2	Funkcja API CSQBPAPI	CSQBCRMH	CSQBAPPL

Więcej informacji na temat korzystania z produktu IBM MQ classes for JMS można znaleźć w sekcji [Korzystanie z produktu IBM MQ classes for JMS w systemie IMS](#).

Bieżące wersje produktu IMS obsługują wstępne ładowanie modułów produktu IBM MQ z bibliotek formatu PDS-E w regionach MPP, BMP, IFP, JMP i JBP. Każdy inny typ regionu IMS nie obsługuje wstępnego ładowania z bibliotek PDS-E. Jeśli ładowanie wstępne jest wymagane dla dowolnego innego typu regionu, udostępnione moduły produktu IBM MQ muszą zostać skopiowane do biblioteki formatu PDS.

Definiowanie menedżerów kolejek produktu IBM MQ w adapterze IMS

Nazwy menedżerów kolejek produktu IBM MQ i odpowiadających im tokenów interfejsu językowego (LITs) muszą być zdefiniowane w tabeli definicji menedżera kolejek.

Użyj dostarczonego makra CSQQDEFX, aby utworzyć moduł ładujący CSQQDEFV. [Rysunek 117](#) na stronie 968 przedstawia składnię makra asemblera.

```
CSQQDEFX TYPE=ENTRY | DEFAULT , NAME=qmgr - name , LIT=token  
or  
CSQQDEFX TYPE=END
```

Rysunek 117. Składnia makra CSQQDEFX

Parametry

TYPE=ENTRY | DEFAULT

Określ wartość TYPE=ENTRY lub TYPE=DEFAULT w następujący sposób:

TYPE=ENTRY

Określa, że ma zostać wygenerowana pozycja tabeli opisująca menedżer kolejek produktu IBM MQ , który jest dostępny dla aplikacji IMS . Jeśli jest to pierwsza pozycja, generowany jest również nagłówek tabeli, w tym instrukcja CSECT CSQQDEFV.

TYPE=DEFAULT

Tak jak w przypadku TYPE=ENTRY. Podany menedżer kolejek jest domyślnym menedżerem kolejek, który ma być używany, gdy parametr MQCONN lub MQCONNX określa nazwę, która jest pusta. W tabeli musi istnieć tylko jedna taka pozycja.

NAME= nazwa_menedżera_kolejek

Określa nazwę menedżera kolejek zgodnie z **MQCONN** lub **MQCONNX**.

LIT = token

Określa nazwę znacznika interfejsu języka (LIT) używanego przez produkt IMS do identyfikowania menedżera kolejek.

Wywołanie MQCONN lub MQCONNX powoduje powiązanie parametru wejściowego *nazwa* i parametru wyjściowego *hconn* z etykietą nazwy, a tym samym z wartością LIT w pozycji CSQQDEFV. Kolejne wywołania programu IBM MQ przekazując parametr *hconn* używają LIT z pozycji CSQQDEFV określonej w wywołaniu MQCONN lub MQCONNX do bezpośrednich wywołań menedżera kolejek produktu IBM MQ zdefiniowanych w podzbiorze IMS SSM PROCLIB z tą samą wartością LIT.

Podsumowując, parametr **name** w wywołaniu komendy MQCONN lub MQCONNX identyfikuje LIT w CSQQDEFV, a ten sam LIT w elemencie SSM identyfikuje menedżer kolejek produktu IBM MQ . Więcej informacji na temat wywołania MQCONN zawiera sekcja [MQCONN-Connect queue manager](#)(Menedżer kolejek MQCONN-Connect). Informacje na temat wywołania MQCONNX można znaleźć w sekcji [MQCONNX-Connect menedżer kolejek \(rozszerzony\)](#).)

TYPE=END

Określa, że tabela jest kompletna. Jeśli ten parametr zostanie pominięty, przyjmowany jest parametr TYPE=ENTRY.

Korzystanie z makra CSQQDEFX

Rysunek 118 na stronie 968 przedstawia ogólny układ tabeli definicji menedżera kolejek.

```
CSQQDEFX NAME=subsystem1 , LIT=token1  
CSQQDEFX NAME=subsystem2 , LIT=token2 , TYPE=DEFAULT  
CSQQDEFX NAME=subsystem3 , LIT=token3  
...  
CSQQDEFX NAME=subsystemN , LIT=tokenN  
CSQQDEFX TYPE=END  
END
```

Rysunek 118. Układ tabeli definicji menedżera kolejek

Konfigurowanie monitora wyzwalacza IMS

Program zorientowany na zadania wsadowe IMS można skonfigurować w celu monitorowania kolejki inicjacji IBM MQ.

Zdefiniuj aplikację na serwerze IMS, korzystając z modelu CSQQTAPL w bibliotece thlqual.SCSQPROC (patrz [Przykładowa definicja transakcji dla CSQQTRMN](#)).

Wygeneruj PSB i ACB, korzystając z modelu CSQQTPSB w bibliotece thlqual.SCSQPROC (patrz [Przykładowa definicja PSB dla CSQQTRMN](#)).

```
* This is the application definition *
* for the IMS Trigger Monitor BMP *

APPLCTN PSB=CSQQTRMN,
PGMTYPE=BATCH,
SCHDTYP=PARALLEL
```

Rysunek 119. Przykładowa definicja transakcji dla CSQQTRMN

```
PCB TYPE=TP,          ALTPCB for transaction messages
MODIFY=YES,           To "triggered" IMS transaction
PCBNAME=CSQQTRMN
PCB TYPE=TP,          ALTPCB for diagnostic messages
MODIFY=YES,           To LTERM specified or "MASTER"
PCBNAME=CSQQTRMG,
EXPRESS=YES
PSBGEN LANG=ASSEM,   Runs program CSQQTRMN
PSBNAME=CSQQTRMN,
CMPAT=YES
```

Rysunek 120. Przykładowa definicja PSB dla CSQQTRMN

Więcej informacji na temat uruchamiania i zatrzymywania monitora wyzwalacza IMS można znaleźć w sekcji [Kontrolowanie monitora wyzwalacza IMS](#).

Konfigurowanie mostu IMS

Most IBM MQ - IMS jest opcjonalnym komponentem, który umożliwia IBM MQ wejście i wyjście do i z istniejących programów i transakcji, które nie są włączone w produkcie IBM MQ.

W tej sekcji opisano, co należy zrobić, aby dostosować most IBM MQ - IMS.

Zdefiniuj parametry XCF i OTMA dla IBM MQ.

W tym kroku definiowane są nazwy grup i elementów XCF dla systemu IBM MQ oraz inne parametry OTMA. Produkty IBM MQ i IMS muszą należeć do tej samej grupy XCF. Użyj słowa kluczowego OTMACON w makrze CSQ6SYSP, aby dostosować te parametry w module obciążenia parametrów systemowych.

Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [Korzystanie z komendy CSQ6SYSP](#).

Zdefiniuj parametry XCF i OTMA na serwerze IMS.

W tym kroku definiowane są nazwy grup i elementów XCF dla systemu IMS. Produkty IMS i IBM MQ muszą należeć do tej samej grupy XCF.

Dodaj następujące parametry do listy parametrów produktu IMS w języku JCL lub w elemencie DFSPBxxx w bibliotece IMS PROCLIB:

OTMA=Y

Spowoduje to automatyczne uruchomienie OTMA po uruchomieniu programu IMS. (Jest to opcjonalne, jeśli określono parametr OTMA=N, można również uruchomić program OTMA, wydając komendę IMS /START OTMA.)

GRNAME=

Ten parametr podaje nazwę grupy XCF.

Jest ona taka sama, jak nazwa grupy określona w definicji klasy pamięci masowej (patrz następny krok) oraz w parametrze **Group** słowa kluczowego OTMACON makra CSQ6SYSP .

OTMANM=

Ten parametr podaje nazwę podzbioru XCF systemu IMS .

Jest to taka sama nazwa, jak nazwa podzbioru określona w definicji klasy pamięci masowej (patrz następny krok).

Przekaz IBM MQ nazwę grupy XCF i nazwę elementu systemu IMS .

Jest ona określona przez klasę pamięci masowej kolejki. Aby wysyłać komunikaty przez most IBM MQ - IMS , należy określić tę opcję podczas definiowania klasy pamięci masowej dla kolejki. W klasie pamięci masowej należy zdefiniować grupę XCF i nazwę elementu docelowego systemu IMS . W tym celu należy użyć operacji IBM MQ i paneli sterujących, albo użyć komend IBM MQ zgodnie z opisem w sekcji [Wprowadzenie do formatów komend programowalnych](#).

Skonfiguruj wymagane zabezpieczenia.

Komenda /SECURE OTMA IMS określa poziom zabezpieczeń, który ma być stosowany do **każdego** menedżera kolejek IBM MQ , który łączy się z IMS za pośrednictwem OTMA. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [Uwagi dotyczące zabezpieczeń w przypadku używania produktu IBM MQ z produktem IMS](#) .

Dodawanie dodatkowego połączenia IMS z tym samym menedżerem kolejek

Aby dodać połączenie IMS z tym samym menedżerem kolejek, należy wykonać następujące czynności:

- Zdefiniuj drugą klasę pamięci masowej [STGCLASS](#) , aby wskazywała na nową IMS. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [DEFINE STGCLASS](#) .
- Dodaj nową kolejkę lokalną, aby wskazywała na drugą klasę pamięci.

Ważne:

- Jedna kolejka lokalna nie może wskazywać na dwie klasy pamięci masowej.
- Jedna klasa pamięci masowej nie może wskazywać na dwa mosty IMS .
- Produkty IBM MQ i IMS muszą należeć do tej samej grupy XCF. Użyj słowa kluczowego OTMACON w makrze CSQ6SYSP , aby dostosować te parametry w module obciążenia parametrów systemowych.

Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [Korzystanie z komendy CSQ6SYSP](#) .

Pojęcia pokrewne

[IBM MQ i IMS](#)

[“Konfigurowanie adaptera IMS” na stronie 962](#)

Aby używać produktu IBM MQ w produkcie IMS , wymagany jest adapter IBM MQ - IMS (zwykle nazywany adapterem IMS) .

[Aplikacje pomostowe IMS i IMS w systemie IBM MQ for z/OS](#)

z/OS

Używanie produktu IBM MQ z produktem CICS

Aby używać produktu IBM MQ z produktem CICS, należy skonfigurować adapter IBM MQ CICS oraz opcjonalnie komponenty produktu IBM MQ CICS bridge .

Więcej informacji na temat konfigurowania adaptera IBM MQ CICS oraz komponentów IBM MQ CICS bridge zawiera sekcja [Konfigurowanie połączeń z produktem MQ w dokumentacji produktu CICS](#) .

Pojęcia pokrewne

[IBM MQ i CICS](#)

[“Używanie produktu IBM MQ z produktem IMS” na stronie 962](#)

Adapter IBM MQ -IMS oraz most IBM MQ - IMS to dwa komponenty, które umożliwiają IBM MQ interakcję z produktem IMS.

Odsyłacze pokrewne

“Aktualizowanie i stosowanie usługi do środowiska językowego lub usług wywoływalnych produktu z/OS”
na stronie 971

Działania, które należy podjąć, różnią się w zależności od tego, czy używany jest program CALLLIBS czy LINK, a także czy wersja SMP/E.

z/OS Aktualizowanie i stosowanie usługi do środowiska językowego lub usług wywoływalnych produktu z/OS

Działania, które należy podjąć, różnią się w zależności od tego, czy używany jest program CALLLIBS czy LINK, a także czy wersja SMP/E.

Poniższe tabele zawierają informacje o tym, co należy zrobić w programie IBM MQ for z/OS, jeśli użytkownik zaktualizuje poziom lub zastosuje usługę w odniesieniu do następujących produktów:

- Środowisko języka
- z/OS Usługi wywoływalne (na przykład APPC i RRS)

Produkt	Działanie, jeśli używany jest CALLLIBS i SMP/E V3r2 lub nowszy. Uwaga: Nie ma potrzeby uruchamiania osobnych zadań dla środowiska językowego i usług wywoływalnych. Wystarczy jedno zadanie.	Działanie, jeśli używany jest odsyłacz
Środowisko języka	<ol style="list-style-type: none">1. Ustaw wartość graniczną dla zadania SMP/E na strefę docelową.2. Na karcie SMP_CNTL określ LINK LMODS CALLLIBS. Można również określić inne parametry, takie jak CHECK, RETRY (YES) i RC. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja <i>SMP/E for z/OS: Commands</i>.3. Uruchom zadanie SMP/E.	Nie jest wymagane żadne działanie, pod warunkiem że strefy SMP/E zostały skonfigurowane na potrzeby automatycznego tworzenia relingu, a zadanie CSQ8SLDQ zostało uruchomione.
Usługi wywoływalne	<ol style="list-style-type: none">1. Ustaw wartość graniczną dla zadania SMP/E na strefę docelową.2. Na karcie SMP_CNTL określ LINK LMODS CALLLIBS. Można również określić inne parametry, takie jak CHECK, RETRY (YES) i RC. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja <i>SMP/E for z/OS: Commands</i>.3. Uruchom zadanie SMP/E.	Nie jest wymagane żadne działanie, pod warunkiem że strefy SMP/E zostały skonfigurowane na potrzeby automatycznego tworzenia relingu, a zadanie CSQ8SLDQ zostało uruchomione.

Tabela 68. Jeden z produktów został zaktualizowany do nowej wersji w nowym środowisku i bibliotekach SMP/E

Produkt	Działanie, jeśli używany jest CALLLIBS i SMP/E V3r2 lub nowszy. Uwaga: Nie ma potrzeby uruchamiania trzech oddzielnych zadań dla środowiska językowego i usług wywoływalnych. Jedna praca będzie wystarczająca dla obu produktów.	Działanie, jeśli używany jest odsyłacz
Środowisko języka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zmień pliki DDDEF na SCEELKED i SCEESPC, tak aby wskazywały na nową bibliotekę. 2. Ustaw wartość graniczną dla zadania SMP/E na strefę docelową. 3. Na karcie SMP_CNTL określ LINK LMODS CALLLIBS. Można również określić inne parametry, takie jak CHECK, RETRY (YES) i RC. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja <i>SMP/E for z/OS: Commands</i>. 4. Uruchom zadanie SMP/E. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usuń podpozycje XZMOD dla następujących pozycji LMOD w strefie docelowej IBM MQ for z/OS : CMQXDCST, CMQXRCTL, CMQXSUPR, CSQCBE00, CSQCBE30, CSQCBP00, CSQCBP10, CSQCBR00, CSQUCVX, CSQUDLQH, CSQVXPCB, CSQVXSPT, CSQXDCST, CSQXRCTL, CSQXSUPR, CSQXTDMI, CSQXTCP, CSQXTNSV, CSQ7DRPS, IMQB23IC, IMQB23IM, IMQB23IR, IMQS23IC, IMQS23IM, IMQS23IR 2. Skonfiguruj odpowiednie ZONEINDEXy między strefami IBM MQ a strefami środowiska językowego. 3. Dostosowanie parametru CSQ8SLDQ do nowej strefy w parametrze FROMZONE komend LINK. Plik CSQ8SLDQ można znaleźć w bibliotece SCSQINST. 4. Uruchom komendę CSQ8SLDQ.
Usługi wywoływalne	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zmień wartość DDDEF dla CSSLIB tak, aby wskazywała na nową bibliotekę 2. Ustaw wartość graniczną dla zadania SMP/E na strefę docelową. 3. Na karcie SMP_CNTL określ LINK LMODS CALLLIBS. Można również określić inne parametry, takie jak CHECK, RETRY (YES) i RC. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja <i>SMP/E for z/OS: Commands</i>. 4. Uruchom zadanie SMP/E. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usuń podpozycje XZMOD dla następujących pozycji LMOD w strefie docelowej IBM MQ for z/OS : CMQXRCTL, CMQXSUPR, CSQBSRV, CSQILPLM, CSQXJST, CSQXRCTL, CSQXSUPR, CSQ3AMGP, CSQ3EPX, CSQ3REPL 2. Skonfiguruj odpowiednie ZONEINDEXy między strefami IBM MQ a strefami usług wywoływalnych. 3. Dostosowanie parametru CSQ8SLDQ do nowej strefy w parametrze FROMZONE komend LINK. Plik CSQ8SLDQ można znaleźć w bibliotece SCSQINST. 4. Uruchom komendę CSQ8SLDQ.

Przykład zadania w celu ponownego tworzenia modułów podczas korzystania z komendy CALLLIBS zawiera sekcja [“Uruchamianie zadania LINK CALLLIBS”](#) na stronie 972.

Uruchamianie zadania LINK CALLLIBS

Przykładowe zadanie do zrelowania modułów podczas korzystania z programu CALLLIBS.

Poniżej znajduje się przykład zadania polegający na zrelowaniu modułów podczas korzystania z programu CALLLIBS w systemie SMP/E V3r2. Należy podać wartość JOBCARD oraz nazwę zestawu danych CSI SMP/E, który zawiera IBM MQ for z/OS.

```

//*****
//* RUN LINK CALLLIBS.
//*****
//CALLLIBS EXEC PGM=GIMSMP,REGION=4096K
//SMPCSI DD DSN=your.csi
// DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=*
//SMPCNTL DD *
SET BDY(TZONE).
LINK LMODS CALLLIBS .
/*

```

Rysunek 121. Przykład zadania SMP/E LINK CALLLIBS

z/OS

Korzystanie z wyjść OTMA w programie IMS

Ten temat zawiera informacje dotyczące używania wyjść programu IMS Open Transaction Manager Access z produktem IBM MQ for z/OS.

Jeśli dane wyjściowe mają być wysyłane z transakcji IMS do IBM MQ, a ta transakcja nie pochodzi z produktu IBM MQ, należy zakodować co najmniej jedno wyjście IMS OTMA.

Podobnie, jeśli dane wyjściowe mają być wysyłane do miejsca docelowego innego niż OTMA, a transakcja została zainicjowana w produkcie IBM MQ, należy również zakodować co najmniej jedno wyjście IMS OTMA.

W programie IMS dostępne są następujące wyjścia umożliwiające dostosowanie przetwarzania między programami IMS i IBM MQ:

- Wyjście routingu wstępnego OTMA
- Wyjście użytkownika o docelowej rozdzielczości (DRU)

Nazwy wyjść OTMA

Wyjście routingu wstępnego musi mieć nazwę DFSYPRX0. Wyjściu DRU można nadać dowolną nazwę, o ile nie powoduje to konfliktu z nazwą modułu już w programie IMS.

Określanie nazwy procedury zewnętrznej tłumaczenia docelowego

Można użyć parametru *Druexit* słowa kluczowego OTMACON makra CSQ6SYSP, aby określić nazwę wyjścia jednostki DRU OTMA, które ma być uruchamiane przez program IMS.

Aby uprościć identyfikację obiektu, należy rozważyć zastosowanie konwencji nazewnictwa DRU0xxxx, gdzie xxxx jest nazwą menedżera kolejek produktu IBM MQ.

Jeśli w parametrze OTMACON nie zostanie podana nazwa wyjścia DRU, wartością domyślną jest DFSYDRU0. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [DFSYDRU0](#).

Konwencja nazewnictwa dla miejsca docelowego w systemie IMS

Wymagana jest konwencja nazewnictwa dla miejsca docelowego, do którego są wysyłane dane wyjściowe z programu IMS. Jest to miejsce docelowe ustawione w wywołaniu CHNG aplikacji IMS lub wstępnie ustawione w IMS PSB.

Przykładowy scenariusz dla wyjścia OTMA

Poniższe tematy zawierają przykład wyjścia routingu wstępnego i wyjścia routingu docelowego dla systemu IMS:

- [“Wyjście routingu wstępnego DFSYPRX0” na stronie 974](#)

- [“Procedura zewnętrzna rozstrzygnięcia miejsca docelowego” na stronie 975](#)

Aby uprościć identyfikację, należy utworzyć nazwę miejsca docelowego OTMA podobną do nazwy menedżera kolejek produktu IBM MQ , na przykład powtórzoną nazwą menedżera kolejek produktu IBM MQ . W tym przypadku, jeśli nazwa menedżera kolejek produktu IBM MQ to " **VCPE** ", miejscem docelowym ustawionym przez wywołanie CHNG jest " **VCPEVCPE** ".

Pojęcia pokrewne

[IBM MQ i IMS](#)

[“Używanie produktu IBM MQ z produktem IMS” na stronie 962](#)

Adapter IBM MQ -IMS oraz most IBM MQ - IMS to dwa komponenty, które umożliwiają IBM MQ interakcję z produktem IMS.

[Aplikacje mostu IMS i IMS w systemie IBM MQ for z/OS](#)

Wyjście routingu wstępnego DFSYPRX0

Ten temat zawiera przykładowe wyjście przed routowaniem dla OTMA w produkcie IMS.

Najpierw należy zakodować wyjście routingu wstępnego DFSYPRX0. Parametry przekazywane do tej procedury przez IMS znajdują się w sekcji [OTMA Destination Resolution user exit \(DFSYPRX0 i inne programy zewnętrzne typu OTMAYPRX\)](#) .

To wyjście sprawdza, czy komunikat jest przeznaczony dla znanego miejsca docelowego OTMA (w naszym przykładzie VCPEVCPE). Jeśli tak, wyjście musi sprawdzić, czy transakcja wysyłająca komunikat pochodzi z OTMA. Jeśli komunikat pochodzi z OTMA, będzie miał nagłówek OTMA, dlatego należy wyjść z interfejsu DFSYPRX0 z rejestrem 15 ustawionym na zero.

- Jeśli transakcja wysyłająca komunikat nie pochodzi z OTMA, należy ustawić nazwę klienta jako poprawnego klienta OTMA. Jest to nazwa elementu XCF menedżera kolejek systemu IBM MQ , do którego ma zostać wysłany komunikat. Należy ustawić nazwę klienta (w parametrze OTMACON makra CSQ6SYSP) na nazwę menedżera kolejek. Jest to opcja domyślna. Następnie należy wyjść z rejestru DFSYPRX0 , ustawiając rejestr 15 na 4.
- Jeśli transakcja wysyłająca komunikat pochodzi z OTMA, a miejscem docelowym nie jest OTMA, należy ustawić rejestr 15 na 8 i wyjść.
- We wszystkich innych przypadkach należy ustawić wartość rejestru 15 na zero.

Jeśli nazwa klienta OTMA zostanie ustawiona na nazwę, która nie jest znana w produkcie IMS, wywołanie CHNG lub ISRT aplikacji zwróci kod statusu A1 .

W przypadku systemu IMS komunikującego się z więcej niż jednym menedżerem kolejek IBM MQ należy powtórzyć logikę dla każdego menedżera kolejek IBM MQ .

Przykładowy kod asemblera przedstawia [Rysunek 122 na stronie 975](#):

```

TITLE 'DFSYPRX0: OTMA PRE-ROUTING USER EXIT'
DFSYPRX0 CSECT
DFSYPRX0 AMODE 31
DFSYPRX0 RMODE ANY
*
SAVE (14,12),,DFSYPRX0&SYSDATE&SYSTIME
SPACE 2
LR R12,R15          MODULE ADDRESSABILITY
USING DFSYPRX0,R12
*
L   R2,12(,R1)      R2 -> OTMA PREROUTE PARMS
*
LA  R3,48(,R2)      R3 AT ORIGINAL OTMA CLIENT (IF ANY)
CLC 0(16,R3),=XL16'00' OTMA ORIG?
BNE OTMAIN          YES, GO TO THAT CODE
*
NOOTMAIN DS 0H      NOT OTMA INPUT
LA  R5,8(,R2)       R5 IS AT THE DESTINATION NAME
CLC 0(8,R5),=C'VCPEVCPE' IS IT THE OTMA UNSOLICITED DEST?
BNE EXIT0           NO, NORMAL PROCESSING
*
L   R4,80(,R2)      R4 AT ADDR OF OTMA CLIENT
MVC 0(16,R4),=CL16'VCPE' CLIENT OVERRIDE
B   EXIT4           AND EXIT
*
OTMAIN DS 0H        OTMA INPUT
LA  R5,8(,R2)       R5 IS AT THE DESTINATION NAME
CLC 0(8,R5),=C'VCPEVCPE' IS IT THE OTMA UNSOLICITED DEST?
BNE EXIT8           NO, NORMAL PROCESSING

*
EXIT0 DS 0H
LA  R15,0           RC = 0
B   BYEBYE
*
EXIT4 DS 0H
LA  R15,4           RC = 4
B   BYEBYE
*
EXIT8 DS 0H
LA  R15,8           RC = 8
B   BYEBYE
*
BYEBYE DS 0H
RETURN (14,12),,RC=(15) RETURN WITH RETURN CODE IN R15
SPACE 2
REQUATE
SPACE 2
END

```

Rysunek 122. Przykład asemblera wyjścia routingu wstępnego OTMA

z/OS Procedura zewnętrzna rozstrzygnięcia miejsca docelowego

Ten temat zawiera przykładowy program zewnętrzny rozstrzygnięcia miejsca docelowego dla systemu IMS.

Jeśli w parametrze DFSYPRX0 zostały ustawione rejestry od 15 do 4 lub jeśli źródłem transakcji jest OTMA, **a w parametrze** ustawiono wartość Zarejestruj 15 na zero, zostanie wywołane wyjście DRU. W tym przykładzie nazwą wyjścia DRU jest DRU0VCPE.

Wyjście DRU sprawdza, czy miejscem docelowym jest VCPEVCPE. Jeśli tak, ustawia dane użytkownika OTMA (w przedrostku OTMA) w następujący sposób:

Depozycja

Dane użytkownika OTMA

(dziesiątne)

0

Długość danych użytkownika OTMA (w tym przykładzie 334)

2

MQMD

326

Format odpowiedzi

Te przesunięcia są miejscem, w którym most IBM MQ - IMS oczekuje znalezienia tych informacji.

Wyjście DRU powinno być możliwie najprostsze. Dlatego w tym przykładzie wszystkie komunikaty pochodzące z produktu IMS dla konkretnego menedżera kolejek systemu IBM MQ są umieszczane w tej samej kolejce produktu IBM MQ .

Jeśli komunikat musi być trwały, produkt IMS musi używać zsynchronizowanego potoku transakcji. W tym celu wyjście DRU musi ustawić flagę OUTPUT. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja Określanie zsynchronizowanych potoków dla produktu IBM MQ .

Napisz aplikację IBM MQ w celu przetworzenia tej kolejki i użyj informacji ze struktury MQMD, struktury MQIIH (jeśli istnieje) lub danych użytkownika, aby skierować każdy komunikat do miejsca docelowego.

Przykładowe wyjście DRU asemblera przedstawia Rysunek 123 na stronie 976.

```
TITLE 'DRU0VCPE: OTMA DESTINATION RESOLUTION USER EXIT'
DRU0VCPE CSECT
DRU0VCPE AMODE 31
DRU0VCPE RMODE ANY
*
SAVE (14,12),,DRU0VCPE&SYSDATE&SYSTEMTIME
SPACE 2
LR R12,R15          MODULE ADDRESSABILITY
USING DRU0VCPE,R12
*
L R2,12(,R1)        R2 -> OTMA DRU PARMS
*
L R5,88(,R2)        R5 ADDR OF OTMA USERDATA
LA R6,2(,R5)        R6 ADDR OF MQMD
USING MQMD,R6       AS A BASE
*
LA R4,MQMD_LENGTH+10 SET THE OTMA USERDATA LEN
STH R4,0(,R5)       = LL + MQMD + 8
*
MVI 0(R6),X'00'     ...NULL FIRST BYTE
MVC 1(255,R6),0(R6) ...AND PROPAGATE IT
MVC 256(MQMD_LENGTH-256+8,R6),255(R6) ...AND PROPAGATE IT
*
VCPE DS 0H
CLC 44(16,R2),=CL16'VCPE' IS DESTINATION VCPE?
BNE EXIT4          NO, THEN DEST IS NON-OTMA
MVC MQMD_REPLYTOQ,=CL48'IMS.BRIDGE.UNSOLICITED.QUEUE'
MVC MQMD_REPLYTOQMGR,=CL48'VCPE' SET QNAME AND QMGRNAME
MVC MQMD_FORMAT,MQFMT_IMS SET MQMD FORMAT NAME
MVC MQMD_LENGTH(8,R6),MQFMT_IMS_VAR_STRING
*
B EXIT0            SET REPLYTO FORMAT NAME
*
EXIT0 DS 0H
LA R15,0           SET RC TO OTMA PROCESS
B BYEBYE          AND EXIT
*
EXIT4 DS 0H
LA R15,4           SET RC TO NON-OTMA
B BYEBYE          AND EXIT
*
BYEBYE DS 0H
RETURN (14,12),,RC=(15) RETURN CODE IN R15
SPACE 2
REQUATE
SPACE 2
CMQA EQUONLY=NO
CMQMDA DSECT=YES
SPACE 2
END
```

Rysunek 123. Przykładowe wyjście DRU asemblera

IBM MQ

IBM z/OS Management Facility (z/OSMF) udostępnia funkcje zarządzania systemem w zorientowanym na zadania, opartym na przeglądarce WWW interfejsie użytkownika ze zintegrowaną asystą użytkownika, dzięki czemu można łatwiej zarządzać codziennymi operacjami i administrowaniem systemami mainframe z/OS.

Usprawniając niektóre tradycyjne zadania i automatyzując inne, z/OSMF może pomóc w uproszczeniu niektórych obszarów zarządzania systemem z/OS.

Zasoby mogą być udostępniane lub cofane, po kliknięciu przycisku, w portalu udostępnionym przez użytkownika. Produkt z/OSMF udostępnia interfejsy REST API ułatwiające wykonanie tej czynności.

Przykładowy portal handlowy dostarczany wraz z produktem z/OSMF może być również używany do udostępniania i cofania zasobów. Alternatywnie bardziej doświadczeni użytkownicy mogą korzystać z interfejsu użytkownika WWW (Web User Interface-WUI) systemu z/OSMF.

W tej sekcji przyjęto założenie, że użytkownik zna system z/OSMF, ale jeśli nie zna systemu z/OSMF, powinien zapoznać się z sekcją [Pierwsze kroki z systemem z/OSMF](#). Dostęp do tej sekcji można również uzyskać w pomocy elektronicznej produktu z/OSMF WUI.

Należy zapoznać się z konfiguracją produktu z/OS Cloud, czyli z następującymi informacjami:

- Udostępnianie w chmurze- [Usługi zarządzania zasobami](#)
- Zarządzanie obciążeniem-więcej informacji na ten temat zawiera publikacja [IBM z/OS Management Facility Programming Guide](#).
- Pierwsze kroki-patrz sekcja [Kurs Pierwsze kroki-Chmura](#)

W produkcie z/OSMF 2.2 wprowadzono działania i zadania oparte na rolach, dlatego ważne jest zrozumienie pojęć, takich jak:

domeny
administratorów
Zatwierdzający
podmioty użytkujące
szablony
instancje
przeptywami pracy

i tak dalej.

Dostępne są przykładowe przeptywy pracy IBM MQ z/OSMF i powiązane z nimi pliki, które można zainstalować jako część składnika IBM MQ for z/OS UNIX System Services Components. Proces instalacji tego składnika oraz struktura katalogów i plików są opisane w IBM MQ for z/OS Informatorze o programie Informator o programie dla systemu IBM MQ for z/OS można pobrać z serwisu [Centrum publikacji IBM](#) (patrz sekcja [Pliki PDF z Informatora o programie IBM MQ for z/OS](#)).

Przykładowe przeptywy pracy zostały napisane w formacie XML i przedstawiają sposób zautomatyzowania udostępniania (tworzenia) lub cofania udostępniania (niszczenia) menedżerów kolejek, inicjatorów kanałów i kolejek lokalnych produktu IBM MQ oraz wykonywania działań względem udostępnionych zasobów produktu IBM MQ. Kroki w przeptywach pracy służą do wprowadzania zadań (JCL), uruchamiania programów wykonywalnych REXX, przetwarzania skryptów powłoki lub uruchamiania wywołań REST API.

Przykłady zostały zaprojektowane w celu zilustrowania typów funkcji, które można uzyskać za pomocą funkcji z/OSMF. Przewiduje się, że przeptywy pracy z/OSMF będą zwykle używane do udostępniania zasobów i działań, takich jak umieszczanie lub pobieranie komunikatów, będą w zasadzie wykonywane przy użyciu aplikacji IBM MQ.

Można uruchomić przykładowe przeptywy pracy zgodnie z dostarczonymi informacjami, pod warunkiem, że zostały ustawione właściwości zmiennych przeptywu pracy (zgodnie z opisem w poniższych sekcjach)

lub można je dostosować zgodnie z wymaganiami. Użytkownik może chcieć napisać własne przepływy pracy w celu wykonania dodatkowych funkcji. Przed uruchomieniem przykładowych przepływów pracy należy zapoznać się z następującymi informacjami:

- [“Wymagania wstępne dla produktu z/OSMF” na stronie 978](#)
- [“Ustawienia zabezpieczeń” na stronie 979](#)
- [“Ograniczenia” na stronie 982](#)

Przykładowe aplikacje przepływu pracy są dostarczane do:

- [“Automatyzowanie udostępniania lub cofania udostępniania menedżerów kolejek w systemie IBM MQ i wykonywanie działań na udostępnionych menedżerach kolejek” na stronie 984](#)
- [“Zautomatyzowanie udostępniania lub cofania udostępniania kolejek lokalnych IBM MQ i wykonywanie działań względem udostępnionych kolejek” na stronie 985.](#)

Pojęcia pokrewne

[“konfigurowanie IBM MQ for z/OS” na stronie 855](#)

Ten temat zawiera podręcznik krok po kroku w celu dostosowania systemu IBM MQ for z/OS .

Wymagania wstępne dla produktu z/OSMF

Wymagania wstępne do uruchomienia programu IBM z/OS Management Facility (z/OSMF) z produktem IBM MQ

Przeptywy pracy IBM MQ dostarczane w produkcie IBM MQ 9.1.0 wykorzystują nowe funkcje w produkcie z/OSMF, który jest udostępniany przez raporty APAR zarówno w produkcie z/OS 2.1 , jak i w produkcie 2.2. Więcej szczegółów podano w poniższym tekście.

1. Produkt IBM z/OS Management Facility 2.2 został poprawnie zainstalowany i skonfigurowany. W przypadku uruchamiania z włączonymi zabezpieczeniami należy upewnić się, że wszystkie ustawienia zabezpieczeń opisane w dokumentacji z/OSMF zostały skonfigurowane.
2. Zainstalowano następujące poprawki APAR dla:

z/OS 2.1

- PI71068
- PI71079
- PI71082
- PI71084
- OA50130

z/OS 2.2

- PI70526
- PI70521
- PI70527
- PI67839
- PI70767
- PI46315
- OA49081
- OA49802
- OA50130

3. Procesy Angel z/OSMF (jeśli są wymagane) i procesy serwera zostały skonfigurowane.
4. Środowisko chmury z/OS zostało skonfigurowane (zgodnie z krótkim opisem podanym powyżej i udokumentowanym przez z/OSMF)
5. Zainstalowano produkt IBM MQ for z/OS 9.0.1 i dostępne są biblioteki ładowania produktu.

6. Wykonano następujące zadania dostosowywania menedżera kolejek produktu IBM MQ :

Czynność	Opis
1	Identyfikowanie parametrów systemu z/OS
2	Autoryzacja bibliotek ładowania IBM MQ przez APF
3	Aktualizowanie listy odsyłaczy z/OS i obszaru LPA
4	Aktualizowanie tabeli właściwości programu z/OS

7. Przykładowe przepływy pracy i powiązane z nimi pliki są instalowane w odpowiednim katalogu UNIX System Services for z/OS (USS).

8. Katalog **'/tmp'** USS jest dostępny, ponieważ przepływ pracy provision.xml może utworzyć plik tymczasowy w tym katalogu. Jeśli plik jest tworzony, przepływ pracy zwykle usuwa plik po użyciu.

9. Plik `deprovision.xml` zawiera kroki wywołujące programy CSQ4ZWS1.rexx i CSQ4ZWS2.rexx REXX. Te wykonania oczekują na zatrzymanie menedżera kolejek i podsystemów inicjatora kanału. Wykonania wywołują komendę USS 'SLEEP' jako wywołanie systemowe.

W zależności od konfiguracji USS może się okazać, że komenda 'SLEEP' nie działa w sposób zakodowany. Jeśli podczas przetwarzania wystąpi błąd wskazujący, że nie można znaleźć komendy 'SLEEP', można spróbować zastąpić następujące wiersze w `exec CSQ4ZWS1.rexx` i `CSQ4ZWS2.rexx`:

```
CALL SYSCALLS('ON')           /* Enable USS calls */
ADDRESS SYSCALL
"SLEEP" 10                    /* Sleep for 10 seconds */
CALL SYSCALLS 'OFF'          /* Disable USS calls */
```

z

```
'sleep' 10
```

Następnie należy wydać komendę **env** Open MVS (OMVS), aby sprawdzić ustawienie zmiennej środowiskowej PATH. Upewnij się, że katalog zawierający komendę **sleep** jest zdefiniowany w zmiennej PATH. Należy zauważyć, że komenda **sleep** zwykle znajduje się w katalogu `/bin`.

10. Upewnij się, że program z/OSMF został uruchomiony.

Procesy Angel i serwera z/OSMF muszą być uruchomione, a interfejs WUI (z/OSMF Web User Interface) musi być uruchomiony. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [Profil Liberty: typy procesów w systemie z/OS](#).

Nawet jeśli przepływy pracy mają być uruchamiane za pomocą REST API, należy uruchomić interfejs z/OSMF WUI. Interfejs z/OSMF WUI może być przydatny do monitorowania tworzenia i wykonywania przepływów pracy.

Pojęcia pokrewne


“Korzystanie z produktu IBM z/OSMF do automatyzacji IBM MQ” na stronie 977

IBM z/OS Management Facility (z/OSMF) udostępnia funkcje zarządzania systemem w zorientowanym na zadania, opartym na przeglądarce WWW interfejsie użytkownika ze zintegrowaną asystą użytkownika, dzięki czemu można łatwiej zarządzać codziennymi operacjami i administrowaniem systemami mainframe z/OS.

z/OS V 9.1.0 Ustawienia zabezpieczeń

Ustawienia zabezpieczeń wymagane do uruchomienia programu z/OSMF.

Następujące właściwości zmiennej ID użytkownika są zdefiniowane w pliku właściwości. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [“Uruchamianie przepływów pracy”](#) na stronie 987.

Właściwość ID użytkownika	Opis
CSQ_ID_UŻYTKOWNIKA	Identyfikator użytkownika używany do uruchamiania kroków przepływu pracy. Należy jednak zauważyć, że wybrane kroki (które zwykle wymagają podwyższonego poziomu uprawnień) będą uruchamiane z różnymi identyfikatorami użytkowników w zależności od ustawienia identyfikatorów użytkowników CSQ_ADMIN_* wymienionych w poniższym tekście. Używany ID użytkownika jest identyfikowany przez właściwość runAsUser w odpowiednim kroku w przepływach pracy.
CSQ_ADMIN_APF_USERID	Identyfikator użytkownika, który ma być używany podczas autoryzowania przez APF biblioteki ładowania zawierającej moduł parametrów systemowych menedżera kolejek.
CSQ_APF_APPROVAL_ID	Identyfikator zatwierdzenia, który umożliwia użytkownikom uruchomienie kroku autoryzacji APF zestawu danych jako użytkownik CSQ_ADMIN_APF_USERID.
ID użytkownika CSQ_ADMIN_CONSOLE_USERID	Identyfikator użytkownika używany podczas wykonywania kroków w ramach wykonywania, które wywołują komendy konsoli z/OS .  Ostrzeżenie: Ten ID użytkownika musi mieć dostęp UPDATE do profilu uruchomionego zadania (MVS.START.STC. *) w klasie OPERCMDS. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja Sterowanie użyciem komend operatora w dokumentacji systemu z/OS .
CSQ_CONSOLE_APPROVAL_ID	Identyfikator zatwierdzenia używany w celu umożliwienia użytkownikom uruchamiania kroków, które uruchamiają komendy konsoli z/OS w ramach działania jako użytkownik CSQ_ADMIN_CONSOLE_USERID.
ID_XX_ENCODE_CASE_ONE csq_admin_saf_userid	Identyfikator użytkownika, który ma być używany podczas wydawania komend SAF.
CSQ_SAF_APPROVAL_ID	Identyfikator zatwierdzenia używany w celu umożliwienia użytkownikom uruchamiania kroków komendy SAF w ramach użytkownika CSQ_ADMIN_SAF_USERID.
CSQ_ADMIN_SSI_ID_UŻYTK	Identyfikator użytkownika, który ma być używany podczas uruchamiania komendy SETSSI w celu zidentyfikowania podsystemu udostępnianego w systemie z/OS.
CSQ_SSI_APPROVAL_ID	Identyfikator zatwierdzenia używany w celu umożliwienia użytkownikom wykonania kroku komendy SETSSI w ramach działania jako użytkownik CSQ_ADMIN_SSI_USERID.

Uwaga: Identyfikator użytkownika używany do uruchamiania przepływów pracy udostępniania i udostępniania musi mieć wystarczające uprawnienia wymienione poniżej:

1. Przepływy pracy udostępniania i zwalniania menedżera kolejek używają komendy SETPROG do autoryzacji zestawów danych APF. Identyfikator użytkownika jest ustawiony we właściwości CSQ_ADMIN_APF_USERID lub identyfikator użytkownika używany do uruchamiania przepływów pracy musi mieć uprawnienia do uruchamiania tej komendy. Można to osiągnąć za pomocą następującej komendy:

```
PERMIT MVS.SETPROG CLASS(OPERCMDS) ID(value of CSQ_ADMIN_APF_USERID) ACCESS(UPDATE)
```

Uwaga: Komenda SETPROG może nie być trwała przez cały IPL systemu z/OS , dlatego może być konieczne ręczne wykonanie następującej komendy SETPROG po IPL:

```
SETPROG APF,ADD,DSN=value of CSQ_AUTH_LIB_HLQ.value of CSQ_SSID.APF.LOAD,SMS
```

Więcej informacji na temat komendy SETPROG zawiera sekcja [Używanie narzędzia RACF do sterowania listami APF](#).

Ponadto możliwe, że włączono klasę FACILITY, aby określić, które biblioteki mogą być autoryzowane przez APF, dlatego konieczne może być wydanie komendy:

```
PERMIT CSVAPF.libname CLASS(FACILITY) ID(value of CSQ_ADMIN_APF_USERID)
ACCESS(UPDATE)
```

2. Krok w przepływie pracy udostępniania menedżera kolejek wywołuje komendę SETSSI w celu zidentyfikowania podsystemu IBM MQ na serwerze z/OS. Aby można było używać tej komendy, ID użytkownika musi być ustawiony we właściwości CSQ_ADMIN_SSI_USERID. Można to osiągnąć za pomocą następującej komendy:

```
PERMIT MVS.SETSSI.ADD CLASS(OPERCMD) ID(value of CSQ_ADMIN_SSI_USERID)
ACCESS(CONTROL)
```

Uwaga: Podsystemy, które zostały zidentyfikowane w systemie z/OS za pomocą komendy SETSSI, nie są zachowywane po IPL systemu z/OS . Dlatego może być konieczne ręczne wykonanie następującej komendy SETSSI po wykonaniu IPL:

```
SETSSI ADD,S='value of CSQ_SSID',I=CSQ3INI,
P='CSQ3EPX,value of CSQ_CMD_PFX,S'
```

Więcej informacji na temat komendy SETSSI znajduje się w sekcji [Komenda SETSSI](#).

3. Przepływy pracy wydają komendy menedżera kolejek, dlatego jeśli planowane jest włączenie zabezpieczeń, identyfikator użytkownika ustawiony we właściwości CSQ_ADMIN_RACF_USERID (lub identyfikator użytkownika używany do uruchamiania przepływów pracy) musi mieć nadane uprawnienie CLAUTH (uwierzytelnianie klienta) do klasy MQADMIN lub MXADMIN (w zależności od używanej klasy). Ma to na celu umożliwienie temu identyfikatorowi użytkownika definiowania profili zabezpieczeń dla tych klas. Można to osiągnąć za pomocą następującej komendy:

```
ALTUSR value of CSQ_ADMIN_RACF_USERID CLAUTH(MQADMIN)
```

Więcej informacji na temat **CLAUTH** zawiera sekcja [Atrybut CLAUTH \(uprawnienie klasy\)](#).

4. Przepływ pracy deprovision.xml wydaje komendy z/OS , na przykład zadania DISPLAY ACTIVE, podsystemy CANCEL lub FORCE, dlatego identyfikator użytkownika ustawiony we właściwości CSQ_ADMIN_CONSOLE_USERID (lub identyfikator użytkownika używany do uruchamiania przepływów pracy) musi mieć odpowiednie uprawnienia do wydawania takich komend.
5. Użytkownicy żądający instancji menedżera kolejek przy użyciu tabeli szablonów zadania Usługi oprogramowania muszą mieć uprawnienie dostępu do systemu z/OSMF i Asysty podczas konfigurowania, zgodnie z definicją w pliku z/OSMF.
6. Identyfikator użytkownika udostępniającego konsumentowi menedżera kolejek wymaga uprawnień do dodawania i usuwania elementów z zestawu danych PROCLIB zdefiniowanego za pomocą zmiennej CSQ_PROC_LIB.
7. Menedżer kolejek musi być udostępniany przed kolejkami udostępniania.
8. Aby można było korzystać z przepływów pracy queueLoad.xml i queueOffload.xml , używane zestawy danych muszą być zdefiniowane z wyprzedzeniem. Ponadto ID użytkownika używany do uruchamiania tych przepływów pracy musi mieć nadane uprawnienie UPDATE do zestawów danych.

9. Krok w przepływie pracy menedżera kolejek `provision.xml` obecnie wyłącza zabezpieczenia podsystemu. Zadanie `csq4znse.jcl` można zmodyfikować, aby włączyć ochronę podsystemu, dodając odpowiednie komendy ochrony w celu ochrony zasobów IBM MQ. Należy jednak zauważyć, że w przypadku dodania dodatkowych komend należy również dodać komendy w celu usunięcia uprawnień zabezpieczeń w pliku `csq4dse.jcl`, który jest wprowadzany przez przepływ pracy `deprovision.xml`.

Uwaga: W tym kroku wykonywane są komendy zabezpieczeń RACF. Jeśli używany jest alternatywny produkt zabezpieczający, należy zmodyfikować ten krok, aby wydać komendy odpowiednie dla produktu zabezpieczającego.

Wymagania dotyczące sieci

Podczas dodawania szablonu menedżera kolejek i zasobów dla szablonu należy kliknąć opcję **Utwórz pulę zasobów sieciowych**. Spowoduje to utworzenie puli zasobów z zasobami sieciowymi dla tego szablonu.

Korzystając z Asysty podczas konfigurowania, administrator sieci musi uzupełnić definicję puli zasobów sieciowych, definiując limit liczby portów, które mają być przydzielone dla tego szablonu.

Dla każdej instancji szablonu przepływ pracy `provision.xml` przydziela port w zakresie i uruchamia nasłuchiwanie na tym porcie.

Klasyfikowanie za pomocą programu IBM Workload Manager

Aby sklasyfikować przestrzeń adresową menedżera kolejek i inicjatora kanału za pomocą menedżera WLM, należy to określić podczas dodawania szablonu na potrzeby udostępniania menedżera kolejek.

Niezależnie od tego, czy klasyfikować, czy nie, jest kontrolowane przez flagi **CSQ_DEFINE_MSTR_WLM_RULE** i **CSQ_DEFINE_CHIN_WLM_RULE**, które są ustawiane w pliku `workflow_variables.properties`.

Więcej informacji na temat klasyfikowania za pomocą WLM zawiera publikacja *z/OSMF Configuration Guide*.

Pojęcia pokrewne

“Wymagania wstępne dla produktu z/OSMF” na stronie 978

Wymagania wstępne do uruchomienia programu IBM z/OS Management Facility (z/OSMF) z produktem IBM MQ

Ograniczenia

Ograniczenia dotyczące używania produktu z/OSMF z produktem IBM MQ.

1. Przepływ pracy `provision.xml` umożliwia obecnie automatyzację następujących podświetlonych zadań dostosowania menedżera kolejek:

Zadanie	Opis
1	Identyfikowanie parametrów systemu z/OS
2	APF autoryzuje biblioteki ładowania systemu IBM MQ (provision.xml czy APF autoryzuje niektóre biblioteki)
3	Zaktualizuj listę odsyłaczy z/OS i LPA
4	Aktualizowanie tabeli właściwości programu z/OS
5	Zdefiniuj podsystem IBM MQ w programie z/OS
6	Tworzenie procedur dla menedżera kolejek produktu IBM MQ
7	Tworzenie procedur dla inicjatora kanału

Zadanie	Opis
8	Definiowanie podsystemu IBM MQ w klasie usługi WLM z/OS
9	Wybierz i skonfiguruj środowisko pamięci masowej odciążającego narzędzia CF.
10	Konfigurowanie narzędzia CF
11	Zaimplementuj elementy sterujące zabezpieczeń ESM
12	Zaktualizuj SYS1.PARMLIB , elementy
13	Dostosowywanie zestawów danych wejściowych inicjowania
14	Tworzenie zestawów startowych i zestawów danych dziennika
15	Definiowanie zestawów stron
16	Dodaj wpisy IBM MQ do grupy współużytkowania danych produktu Db2 .
17	Krawiec modułów parametrów systemowych (niektóre)
18	Krawca parametrów inicjatora kanału (niektóre)
19	Skonfiguruj adaptery Batch, TSO i RRS
20	Konfigurowanie paneli operacyjno-sterujących
21	Uwzględnij element formatowania rzutu IBM MQ
22	Pomijaj komunikaty informacyjne
23	Aktualizowanie elementu DIAG systemu dla produktu Advanced Message Security
24	Tworzenie procedur dla produktu Advanced Message Security
25	Konfigurowanie zaawansowanych zabezpieczeń komunikatów użytkownika zadania uruchomionego
26	Nadaj uprawnienia RACDCERT administratorowi zabezpieczeń dla produktu Advanced Message Security
27	Nadaj użytkownikom uprawnienia do zasobów dla produktu Advanced Message Security

- Zadania dostosowywania, które nie są podświetlone pogrubioną czcionką, muszą być wykonywane ręcznie, jeśli jest to wymagane.
- Przykładowe elementy INP1 i INP2 są obecnie używane jako. Jeśli jest to wymagane, można zdefiniować dodatkowe właściwości w celu sterowania zasobami zdefiniowanymi przez tych członków.
- Komentarze dotyczące konkretnych właściwości wymienionych w pliku właściwości wskazują na ograniczenia związane z korzystaniem z tych właściwości. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [“Uruchamianie przepływów pracy”](#) na stronie 987.

Pojęcia pokrewne

[“Ustawienia zabezpieczeń”](#) na stronie 979

Ustawienia zabezpieczeń wymagane do uruchomienia programu z/OSMF.

Automatyzacja udostępniania obiektów IBM MQ

W celu zautomatyzowania udostępniania menedżerów kolejek i kolejek lokalnych udostępniono przykłady.

Automatyzowanie udostępniania lub cofania udostępniania menedżerów kolejek w systemie IBM MQ i wykonywanie działań na udostępnionych menedżerach kolejek

Dostępne są następujące przykładowe przepływy pracy z/OSMF specyficzne dla menedżera kolejek:

Nazwa przepływu pracy	Opis
provision.xml	<p>Udostępnianie menedżera kolejek systemu IBM MQ for z/OS</p> <p>Ten przykładowy przepływ pracy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Udostępnienie wymaganych zasobów systemowych dla menedżera kolejek. • Udostępnienie wymaganych zasobów systemowych dla inicjatora kanału. • Uruchamia menedżer kolejek (co powoduje również uruchomienie inicjatora kanału i programu nasłuchującego TCP/IP). • Uruchamia przykładowy program sprawdzający instalację menedżera kolejek. <p>Właściwość środowiska można ustawić w celu sterowania udostępnianiem menedżerów kolejek o różnych parametrach. Więcej informacji na ten temat zawiera "Uruchamianie przepływów pracy" na stronie 987.</p> <p>Uwaga: Plik manifestu (provision.mf) jest udostępniany w celu ułatwienia dodawania szablonu dla tego przepływu pracy. Ten plik zawiera odwołanie do pliku qaas_readme.pdf, który zawiera dodatkowe informacje. Po dodaniu szablonu można uzyskać dostęp do pliku za pomocą odsyłacza.</p>
deprovision.xml	<p>Odudostępnianie menedżera kolejek systemu IBM MQ for z/OS</p> <p>Ten przykładowy przepływ pracy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zatrzymuje inicjator kanału (który również zatrzymuje program nasłuchujący TCP/IP) i menedżer kolejek. • Oczekuje na zatrzymanie podsystemów • Odłącza wszystkie zasoby systemowe inicjatora kanału i menedżera kolejek.
startQMgr.xml	<p>Uruchamianie menedżera kolejek systemu IBM MQ for z/OS</p> <p>Ten przykładowy przepływ pracy powoduje uruchomienie menedżera kolejek (co powoduje również uruchomienie inicjatora kanału i programu nasłuchującego TCP/IP).</p>
stopQMgr.xml	<p>Zatrzymywanie menedżera kolejek systemu IBM MQ for z/OS</p> <p>Ten przykładowy przepływ pracy zatrzymuje inicjatora kanału (co powoduje również zatrzymanie programu nasłuchującego TCP/IP) i menedżera kolejek.</p>

Każdy przepływ pracy wykonuje jeden lub więcej kroków. Komentarze w przepływach pracy wyjaśniają funkcję wykonywaną przez każdy krok. Niektóre kroki żądają danych wejściowych, podczas gdy niektóre kroki wysyłają kod JCL, wywołują programy wykonywalne REXX, wywołują skrypty powłoki lub wywołują wywołania REST API w celu wykonania określonej funkcji.

Dokładne nazwy plików JCL lub REXX exec można znaleźć w każdym kroku. Przepływy pracy i powiązane pliki JCL lub REXX exec odwołują się do zmiennych, które są zadeklarowane w co najmniej jednym pliku XML zmiennej. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja ["Pliki deklaracji zmiennych przepływu pracy"](#) na stronie 987.

deprovision, startQMgr i **stopQMgr** mogą być wykonywane jako działania dla udostępnionego menedżera kolejek IBM MQ for z/OS .

Zautomatyzowanie udostępniania lub cofania udostępniania kolejek lokalnych IBM MQ i wykonywanie działań względem udostępnionych kolejek

Dostępne są następujące przykładowe przepływy pracy z/OSMF specyficzne dla kolejki:

Nazwa przepływu pracy	Opis
Plik defineQueue.xml	<p>Zdefiniuj kolejkę lokalną</p> <p>Ten przykładowy przepływ pracy demonstruje sposób użycia przepływów pracy z/OSMF do definiowania małych, średnich lub dużych kolejek na podstawie ustawień właściwości.</p> <p>Uwaga: Plik manifestu (<code>provision.mf</code>) jest udostępniany w celu ułatwienia dodawania szablonu dla tego przepływu pracy. Ten plik zawiera odwołanie do pliku qaas_readme.pdf, który zawiera dodatkowe informacje. Po dodaniu szablonu można uzyskać dostęp do pliku za pomocą odsyłacza.</p>
Plik displayQueue.xml	<p>Wyświetl wybrane atrybuty kolejki lokalnej</p> <p>Ten przykładowy przepływ pracy wyświetla wybrane atrybuty kolejki lokalnej. Atrybuty są zwracane w zmiennej z/OSMF (nazwę zmiennej można znaleźć w krokach przepływu pracy), a następnie wyświetlane. Jeśli jest to wymagane, dostęp do treści zmiennej można uzyskać za pomocą REST API.</p> <p>Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja Interfejsy REST API udostępniania w chmurze, a także sekcja Usługi przepływu pracy systemuz/OSMF.</p>
deleteQueue.xml	<p>Usuwanie kolejki lokalnej</p> <p>Ten przykładowy przepływ pracy usuwa kolejkę lokalną w określonym menedżerze kolejek.</p>
Plik putQueue.xml	<p>Umieść jeden lub więcej komunikatów w kolejce lokalnej.</p> <p>Ten przykładowy przepływ pracy umieszcza jeden lub więcej komunikatów w kolejce lokalnej. Tekst komunikatu można określić, ale jeśli więcej niż jeden komunikat jest umieszczany w kolejce lokalnej w tym samym czasie, używany jest ten sam tekst komunikatu.</p>
Plik getQueue.xml	<p>Pobierz jeden lub więcej komunikatów z kolejki lokalnej.</p> <p>Ten przykładowy przepływ pracy pobiera jeden lub więcej komunikatów z kolejki lokalnej. Komunikaty są zwracane w zmiennej z/OSMF (nazwa zmiennej jest wyświetlana w kolejnych krokach przepływu pracy). W razie potrzeby można uzyskać dostęp do treści zmiennej za pomocą REST API.</p> <p>Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja Interfejsy REST API udostępniania w chmurze, a także sekcja Usługi przepływu pracy systemuz/OSMF.</p>
Plik loadQueue.xml	<p>Załaduj komunikaty z zestawu danych do kolejki lokalnej.</p> <p>Ten przykładowy przepływ pracy łączy komunikaty z zestawu danych do kolejki lokalnej. Domyślna nazwa zestawu danych jest określana przez ustawienie właściwości. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja "Uruchamianie przepływów pracy" na stronie 987.</p>

Nazwa przepływu pracy	Opis
offloadQueue.xml	Przenoszenie komunikatów z kolejki lokalnej do zestawu danych. Ten przykładowy przepływ pracy powoduje odtadowanie komunikatów z kolejki lokalnej do zestawu danych. Domyślna nazwa zestawu danych jest określana przez ustawienie właściwości. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja “Uruchamianie przepływów pracy” na stronie 987.
Plik clearQueue.xml	Wyczyść komunikaty w kolejce lokalnej. Ten przykładowy przepływ pracy kasuje (usuwa) wszystkie komunikaty w kolejce lokalnej.

Uwagi:

1. Działanie **Umieść kolejkę** umożliwia wprowadzenie niektórych danych komunikatu i umieszczenie jednego lub większej liczby komunikatów w kolejce. Jeśli podczas danego żądania w kolejce ma zostać umieszczony więcej niż jeden komunikat, używane są te same dane komunikatu.
2. Przepływy pracy loadQueue.xml i offloadQueue.xml wywołują moduł wykonywalny CSQUDMSG w bibliotece SCSQLOAD z aliasem QLOAD. Jest to równoważne programowi narzędziowemu **dmpmqmsg**, który jest dostępny z produktem IBM MQ for Multiplatforms. Dlatego komunikaty ładowane z zestawu danych do kolejki lub z kolejki do zestawu danych powinny mieć format **dmpmqmsg**.

Przykładowy kod JCL jest również udostępniany jako element CSQ4QLOAD w SCSQPROC.

Najprostszym sposobem wypróbowania działań loadQueue i offloadQueue jest wykonanie następujących czynności:

- a. Wydadaj komendę **putQueue** kilka razy, aby umieścić niektóre komunikaty w kolejce.
- b. Parametr **offloadQueue** umożliwia przenoszenie komunikatów z kolejki do zestawu danych.
- c. Jeśli jest to wymagane, wprowadź komendę **clearQueue**, aby usunąć wszystkie komunikaty z kolejki.
- d. Aby załadować komunikaty z zestawu danych do tej samej lub innej kolejki, należy użyć parametru **loadQueue**.

Jeśli użytkownik jest zainteresowany formatem **dmpmqmsg**, może przeglądać zawartość zestawu danych po wystaniu żądania odciążania.

3. Dla udostępnionej kolejki lokalnej IBM MQ for z/OS można wykonywać działania **displayQueue**, **deleteQueue**, **putQueue**, **getQueue**, **loadQueue**, **offloadQueue** i **clearQueue**. Więcej informacji na temat działań i plików działań zawiera publikacja *z/OSMF Programming Guide*.
4. Wszystkie przepływy pracy powiązane z działaniami są domyślnie usuwane. Ma to na celu zminimalizowanie konieczności czyszczenia przepływów pracy przez użytkowników.

Problem z tym jednak polega na tym, że działanie powoduje pewne dane wyjściowe. Na przykład oba działania **displayQueue** i **getQueue** generują dane wyjściowe.

Nie można wyświetlić danych wyjściowych, ponieważ powiązany przepływ pracy jest usuwany natychmiast po wykonaniu działania. Dlatego w przypadku sterowania czynnościami przepływu pracy z poziomu interfejsu użytkownika z/OS WUI należy ustawić flagę **cleanAfterComplete** na wartość **false** w znaczniku **< workflow >** dla każdego działania, którego dane wyjściowe mają być wyświetlane.

Na przykład, aby wyświetlić dane wyjściowe komendy **displayQueue**, należy ustawić flagę w następujący sposób:

```
<action name="displayQueue">
  <workflow cleanAfterComplete="false">
    ...
  ...
</action>
```

Oznacza to jednak, że konieczne będzie ręczne wyczyszczenie przepływów pracy związanych z działaniami.

Każdy przykładowy przepływ pracy z/OSMF wykonuje jeden lub więcej kroków. Komentarze w przepływach pracy wyjaśniają funkcję wykonywaną przez każdy krok. Niektóre kroki żądają danych wejściowych, podczas gdy niektóre kroki wysyłają kod JCL, a inne wywołują programy wykonywalne REXX w celu wykonania określonej funkcji.

Dokładne nazwy plików JCL lub REXX exec można znaleźć w każdym kroku. Przepływy pracy i powiązane pliki JCL lub REXX exec odwołują się do zmiennych, które są zadeklarowane w co najmniej jednym [“Pliki deklaracji zmiennych przepływu pracy”](#) na stronie 987.

Pojęcia pokrewne

[“Ograniczenia”](#) na stronie 982

Ograniczenia dotyczące używania produktu z/OSMF z produktem IBM MQ.

Uruchamianie przepływów pracy

Opis plików, do których odwołuje się przykładowy przepływ pracy z/OSMF oraz sposób uruchamiania przepływu pracy.

Pliki deklaracji zmiennych przepływu pracy


Następujące pliki deklarują zmienne, do których odwołują się przykładowe przepływy pracy z/OSMF i powiązane pliki JCL lub REXX exec:

Nazwa pliku deklaracji zmiennej przepływu pracy	Opis
common_variables.xml	Zmienne wspólne dla menedżera kolejek (oraz inicjatora kanału) i przepływów pracy kolejki.
qmgr_variables.xml	Zmienne specyficzne dla przepływów pracy menedżera kolejek (plus inicjator kanału).
queue_variables.xml	Zmienne specyficzne dla przepływów pracy kolejki.
tcPIP_variables.xml	Zmienne specyficzne dla przepływów pracy menedżera kolejek (oraz inicjatora kanału) i używane do identyfikowania zasobów TCP/IP.

Uwaga: Domyślna widoczność zmiennych to *private*. Aby umożliwić tworzenie zapytań o zmienne za pomocą z/OSMF REST API, wybrane zmienne zostały oznaczone jako *publiczne*. Jednak w razie potrzeby można zmienić widoczność danej zmiennej.

Uruchamianie przepływów pracy

Rysunek 124. Udostępnianie zasobów IBM MQ for z/OS za jednym kliknięciem



Przed uruchomieniem przepływów pracy należy ustawić niektóre właściwości w następującym pliku:

Nazwa pliku właściwości zmiennej przepływu pracy	Opis
workflow_variables.properties	<p>Początkowe właściwości zmiennych przepływu pracy. Komentarze w pliku wskazują przeznaczenie każdej właściwości.</p> <ul style="list-style-type: none"> Właściwości w metanawiasach (< >) muszą być ustawione na wartości specyficzne dla użytkownika. Właściwość środowiska można ustawić w celu udostępnienia menedżerów kolejek na potrzeby środowisk programistycznych (DEV), testowych (TEST), zapewniania jakości (QA) lub produkcyjnych (PROD). <p>Dodatkowe ustawienia właściwości sterują charakterystyką menedżera kolejek, który ma być udostępniany dla każdego środowiska. Na przykład można zmienić liczbę aktywnych dzienników lub liczbę zestawów stron dla każdego typu środowiska.</p> <ul style="list-style-type: none"> Inne właściwości są ustawione na wartości domyślne IBM MQ, ale w razie potrzeby można je zmodyfikować, aby były zgodne z lokalnymi konwencjami.

Zwykle po ustawieniu właściwości przepływu pracy mogą być uruchamiane w takim stanie, w jakim się znajdują. Jednak w razie potrzeby można dostosować przepływ pracy w celu zmodyfikowania lub usunięcia istniejących kroków lub dodania nowych kroków.

Przepływy pracy mogą być uruchamiane:

- Z poziomu produktu z/OSMF WUI.

Z Cloud Provisioning-> Usługi oprogramowania w WUI, przepływy pracy mogą być uruchamiane w trybie automatycznym lub ręcznym. Tryb ręczny jest przydatny podczas testowania, a w obu trybach można monitorować postęp każdego kroku w przepływie pracy.

Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [Usługi udostępniania w chmurze](#) oraz sekcja [Tworzenie przepływu pracy](#).

- Korzystanie z usług REST Workflow Services produktu z/OSMF .

Usługi przepływu pracy REST mogą być używane do uruchamiania przepływów pracy za pośrednictwem REST API. Ten tryb jest przydatny do tworzenia operacji wykonywanych jednym kliknięciem na podstawie portalu napisanego przez użytkownika.

Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [Interfejsy REST API udostępniania w chmurze](#), a także sekcja [Usługi przepływu pracy systemuz/OSMF](#).

- Przy użyciu przykładowego portalu handlowego udostępnionego wraz z produktem z/OSMF.

Pojęcia pokrewne

[“Automatyzacja udostępniania obiektów IBM MQ” na stronie 983](#)

W celu zautomatyzowania udostępniania menedżerów kolejek i kolejek lokalnych udostępniono przykłady.

[z/OS](#) [V 9.1.0](#) [MQ Adv. VUE](#) **Konfigurowanie produktu IBM MQ** **Advanced for z/OS VUE**

Ten temat zawiera informacje dotyczące konfigurowania opcji, które są dostępne z uprawnieniami produktu IBM MQ Advanced for z/OS VUE .

O tym zadaniu

Możliwe jest włączenie zdalnych połączeń agenta Managed File Transfer za pomocą programu IBM MQ Advanced for z/OS Value Unit Edition.

Można skorzystać z połączeń z menedżerów kolejek produktu IBM MQ Advanced for z/OS Value Unit Edition do usługi IBM Blockchainw produkcie IBM Cloud (formerly Bluemix).

[V 9.1.0](#) Istnieje możliwość połączenia aplikacji IBM MQ classes for JMSlub IBM MQ classes for Javaz menedżerem kolejek w systemie z/OS, który ma atrybut **ADVCAP (ENABLED)** przy użyciu połączenia klienckiego. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [Połączenia klientówJava i JMS z menedżerami kolejek produktu z/OS](#).

Procedura

1. Włącz zdalne połączenia agenta Managed File Transfer z produktem IBM MQ Advanced for z/OS Value Unit Edition.
2. Skonfiguruj produkt IBM MQ Advanced for z/OS VUE do użycia z usługą IBM Blockchain w produkcie IBM Cloud.

[z/OS](#) [V 9.1.0](#) [MQ Adv. VUE](#) **Włączanie połączeń agenta MFT ze zdalnymi menedżerami kolejek produktu z/OS**

Agenty Managed File Transfer na serwerze z/OS, które działają pod identyfikatorem produktu (PID) produktu IBM MQ Advanced for z/OS VUE, mogą łączyć się ze zdalnym menedżerem kolejek w systemie z/OS przy użyciu połączenia klienckiego.

Po uruchomieniu agenta zapisuje komunikat BFGPR0137I w dzienniku zdarzeń (output0.log), w którym jest wyświetlany identyfikator PID, w którym jest uruchomiony. Przykład tego komunikatu to:

```
BFGPR0137I: Zapis danych o wykorzystaniu produktu został uruchomiony dla produktu 'MQ z/OS MFT', ID produktu '5655-MF9'.
```

Szczegółowe informacje na temat produktów IBM MQ , powiązanych z nimi wartości identyfikatorów PID oraz klasyfikacji eksportu zawiera sekcja [Identyfikatory produktów IBM MQ](#) i informacje o eksporcie.

Agent MFT w systemie z/OS, działający pod dowolnym innym identyfikatorem PID, może łączyć się z lokalnym menedżerem kolejek tylko przy użyciu połączenia powiązań.

Agent MFT na serwerze z/OS może łączyć się tylko z menedżerem kolejek, działającym również na serwerze z/OS, niezależnie od identyfikatora PID produktu MFT .

Jeśli agent IBM MQ Advanced for z/OS VUE podejmie próbę nawiązania połączenia z menedżerem kolejek, który nie jest uruchomiony w systemie z/OS, zostanie wyświetlony komunikat BFGQM1044E: Połączenie klienta agenta w systemie z/OS musi być nawiązane z menedżerem kolejek w systemie z/OS , a uruchomienie agenta zostanie zakończone.

Zadania pokrewne

[Uruchamianie agenta MFT w systemie z/OS](#)

Konfigurowanie produktu IBM MQ Advanced for z/OS VUE pod kątem używania z łańcuchami blokad

Skonfiguruj i uruchom program IBM MQ Bridge to blockchain , aby bezpiecznie połączyć IBM MQ z menedżerem kolejek produktu z/OS i IBM Blockchain. Za pomocą mostu można połączyć się asynchronicznie, wyszukać i zaktualizować stan zasobu w łańcuchu bloku-blockchain, korzystając z aplikacji przesyłania komunikatów, która łączy się z menedżerem kolejek produktu IBM MQ Advanced for z/OS VUE .

Zanim rozpocznie

- Produkt IBM MQ Bridge to blockchain jest dostępny jako część pakietu Connector Pack w systemie IBM MQ Advanced for z/OS Value Unit Edition 9.1.0. Istnieje możliwość nawiązania połączenia z menedżerami kolejek produktu IBM MQ Advanced for z/OS VUE , które działają na tym samym poziomie komendy, lub powyżej.
- Produkt IBM MQ Bridge to blockchain jest obsługiwany w celu użycia z siecią blockchain opartą na produkcie Hyperledger Composer zbudowanym w systemie Hyperledger Fabric.
- Produkt IBM MQ Bridge to blockchain musi być zainstalowany w środowisku usług systemowych produktu UNIX i musi być zainstalowany w produkcie Java runtime environment 8 z poziomu produktu IBM.

O tym zadaniu

Blockchain to współużytkowany, rozproszony, cyfrowy rejestr, który składa się z łańcucha bloków, które reprezentują uzgodnione transakcje między rówieśnikami w sieci. Każdy blok w łańcuchu jest powiązany z poprzednim blokiem, itd, z powrotem do pierwszej transakcji.


Produkt IBM Blockchain jest budowany w systemach Hyperledger Fabric i Hyperledger Composer. Można je rozwijać lokalnie za pomocą produktu Docker lub w klastrze kontenerów w produkcie IBM Cloud. Można również aktywować i wykorzystywać sieć IBM Blockchain w środowisku produkcyjnym, aby budować i zarządzać siecią biznesową z wysokim poziomem bezpieczeństwa, prywatności i wydajności. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z [IBM Blockchain Platform](#).

Produkty Hyperledger Fabric i Hyperledger Composer są open source, korporacyjną strukturą blockchain, która jest rozwijana grupowo przez członków Hyperledger Project, w tym IBM jako początkowy kontrybutor kodu. Hyperledger Project, lub Hyperledger, jest Linux Foundation otwartym źródłem, globalnym, grupowym inicjatywą, aby uzyskać zaawansowane technologicznie technologie blockchain. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [IBM Blockchain](#), [Hyperledger Projekty](#), [Hyperledger Fabrici](#) [Hyperledger Composer](#).

Jeśli korzystasz już z produktów IBM MQ Advanced for z/OS VUE i IBM Blockchain, możesz użyć IBM MQ Bridge to blockchain do kierowania modelu biznesowego Hyperledger Composer za pomocą interfejsu REST Hyperledger Composer , co pozwala na aktualizowanie lub odpytywać stan łańcucha blokującego

oraz odbieranie odpowiedzi z sieci blockchain. W ten sposób można zintegrować lokalne oprogramowanie IBM z usługą łańcucha blokowego w chmurze lub lokalnie zarządzaną lokalnie rozwiązaniem.

Krótki przegląd procesu obsługi mostu można znaleźć na Rysunku 1. Aplikacja użytkownika umieszcza sformatowany komunikat JSON w kolejce wejściowej/żądania w menedżerze kolejek produktu z/OS . Za pomocą serwera REST Hyperledger Composer most łączy się z menedżerem kolejek, pobiera komunikat z kolejki wejściowej/żądania, sprawdza, czy dane JSON jest poprawnie sformatowany, a następnie wysyła żądanie REST do łańcucha blokującego. Dane zwracane przez łańcuch blokowy są analizowane przez most i umieszczane w kolejce odpowiedzi, zgodnie z definicją w oryginalnym komunikacie żądania IBM MQ . Aplikacja użytkownika może nawiązać połączenie z menedżerem kolejek, pobrać komunikat odpowiedzi z kolejki odpowiedzi i użyć tych informacji.



Rysunek 125. IBM MQ Bridge to blockchain

Produkt IBM MQ Bridge to blockchain należy skonfigurować w taki sposób, aby łączył się z serwerem REST produktu Hyperledger Composer , a nie bezpośrednio z bazową warstwą produktu Hyperledger Fabric . Gdy most jest uruchomiony, aplikacja przesyłania komunikatów żąda mostu w celu kierowania interfejsu REST API produktu Hyperledger Composer na podstawie zdefiniowanego przez użytkownika modelu sieci biznesowej, który z kolei steruje bazowymi podprogramami kodu chaincode, które mogą wysyłać zapytania do stanu zasobu lub aktualizować jego stan, a następnie zwracają wyniki jako odpowiedź przy użyciu serwera Hyperledger Composer REST do aplikacji przesyłania komunikatów.

Procedura

Utwórz kolejki dla mostu, dostosowując i przesyłając przykładowy kod JCL w produkcji `th1qua1.SCSQPROC (CSQ4BCBQ)`.

Udostępniono przykładowe definicje kolejek mostu dla domyślnych nazwanych kolejek, które są używane dla:

- Dane wejściowe komunikatu do mostu:
`SYSTEM.BLOCKCHAIN.INPUT.QUEUEi APPL1.BLOCKCHAIN.INPUT.QUEUE`
- Odpowiedzi z łańcucha blokującego: `APPL1.BLOCKCHAIN.REPLY.QUEUE`

Różne aplikacje mogą korzystać z tej samej kolejki wejściowej, ale można określić wiele kolejek odpowiedzi, po jednej dla każdej aplikacji. Nie trzeba używać zdefiniowanych kolejek odpowiedzi. Aby używać kolejek dynamicznych do odpowiedzi, należy rozważyć ich konfigurację zabezpieczeń.

Wyniki

Użytkownik utworzył kolejki wymagane przez most w celu przetwarzania komunikatów z produktu IBM MQ i sieci blockchain.

Co dalej

Aby utworzyć plik konfiguracyjny dla IBM MQ Bridge to blockchain, należy użyć informacji dotyczących menedżera kolejek oraz informacji autoryzacyjnych z sieci blockchain.

Tworzenie pliku konfiguracyjnego dla IBM MQ Bridge to blockchain

Wprowadź swój menedżer kolejek i parametry sieci blockchain, aby utworzyć plik konfiguracyjny dla IBM MQ Bridge to blockchain , aby połączyć się z sieciami IBM MQ i IBM Blockchain .

Zanim rozpoczniesz

- Użytkownik utworzył i skonfigurował sieć łańcuchów blokowych Hyperledger Composer .
- Produkt IBM MQ Bridge to blockchain został zainstalowany w środowisku produktu z/OS .
- Menedżer kolejek produktu IBM MQ Advanced for z/OS VUE został uruchomiony.

O tym zadaniu

To zadanie umożliwia wykonanie minimalnej konfiguracji potrzebnej do utworzenia pliku konfiguracyjnego IBM MQ Bridge to blockchain i pomyślnego nawiązania połączenia z sieciami IBM Blockchain i IBM MQ .

Za pomocą mostu można nawiązać połączenie z sieciami blockchain, które są oparte na produkcie Hyperledger Composer. Aby korzystać z mostu, należy uzyskać informacje konfiguracyjne z sieci blockchain. Na każdym kroku w tym zadaniu można znaleźć przykładowe szczegóły konfiguracji oparte na dwóch różnych skonfigurowanych sieciach blockchain:

- Sieć Hyperledger Composer , która działa w produkcie Docker. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [Instalowanie produktu Hyperledger Composer i Generowanie interfejsu API usług REST](#).
- Sieć Hyperledger Composer , która działa w klastrze Kubernetes w produkcie IBM Cloud. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [Tworzenie środowiska testowego w chmurze w serwisie IBM Blockchain Platform](#).

Więcej informacji na temat znaczenia i opcji dla wszystkich parametrów IBM MQ Bridge to blockchain zawiera opis komendy `runmqbc` . Należy wziąć pod uwagę własne wymagania dotyczące bezpieczeństwa i dostosować parametry odpowiednio do danego wdrożenia.

Procedura

1. Uruchom most w środowisku powłoki systemu UNIX (USS System Shell), aby utworzyć plik konfiguracyjny.

Parametry te są potrzebne z poziomu informacji o zabezpieczeniach produktu Hyperledger Composer oraz z menedżera kolejek produktu IBM MQ Advanced for z/OS VUE .

Uruchom skrypt mostu z katalogu `mqbc/bin` w katalogu USS, w którym zainstalowany jest produkt IBM MQ .

```
./runmqbc -o config_file_name.cfg
```

W poniższym przykładzie pokazano, że istniejące wartości są wyświetlane w nawiasach kwadratowych. Naciśnij klawisz `Enter` , aby zaakceptować istniejące wartości, naciśnij klawisz `Space` , a następnie `Enter` , aby wyczyścić wartości, a następnie wpisz w nawiasie, a następnie naciśnij klawisz `Enter` , aby dodać nowe wartości. Można oddzielić listy wartości (np. `peers`) przecinkami lub wprowadzając każdą wartość w nowym wierszu. Pusta linia kończy listę.

Uwaga: Nie można edytować istniejących wartości. Można je przechowywać, wymieniać lub czyścić.

2. Wprowadź wartości dla połączenia z menedżerem kolejek produktu IBM MQ Advanced for z/OS VUE .

Minimalne wartości, które są wymagane dla połączenia, to nazwa menedżera kolejek i nazwy zdefiniowanych kolejek wejściowych mostu. W przypadku połączeń ze zdalnymi menedżerami kolejek produktu IBM MQ Advanced for z/OS VUE potrzebne są również produkty **MQ Channel** i **MQ Conname** (adres hosta i port, na którym jest uruchomiony menedżer kolejek).

Aby użyć protokołu TLS w celu nawiązania połączenia z produktem IBM MQ w kroku “5” na stronie 993, należy użyć interfejsu JNDI lub tabeli definicji kanału klienta i odpowiednio określić opcje **MQ CCDT URL** lub **JNDI implementation class** i **JNDI provider URL** .

Uwaga: Wartości **MQ CCDT** lub **JNDI** mają pierwszeństwo przed plikiem konfiguracyjnym, w którym nakładają się wartości.

```
Connection to Queue Manager
-----
Queue Manager                : [z/OS_ADV_VUE_qmgr_name]
Bridge Input Queue           : [APPL1.BLOCKCHAIN.INPUT.QUEUE]
MQ Channel                    : []
MQ Conname                    : []
MQ CCDT URL                   : []
JNDI implementation class     : []
JNDI provider URL            : []
MQ Userid                     : []
MQ Password                   : []
```

3. Wprowadź informacje autoryzacyjne dla serwera REST Hyperledger Composer powiązanego z siecią blockchain (jeśli jest skonfigurowana).

W poniższym przykładzie serwer REST produktu Hyperledger Composer został skonfigurowany z użyciem składnicy referencji LDAP za pomocą modułu **passport-ldapauth NodeJS** .

Należy pamiętać, że można w ten sposób użyć dowolnego z modułów produktu **passport-*** udostępniających podstawowe informacje autoryzacyjne w stylu użytkownika i hasła. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [Włączanie uwierzytelniania dla serwera REST](#).

```
User Identification
-----
Userid                        : []admin
Password                      : []*****
API path for Login            : auth/ldap
```

4. Wprowadź adres dla serwera REST produktu Hyperledger Composer .

Należy pamiętać, że w tym atrybucie nie jest potrzebny żaden protokół, czyli http lub https, a numer portu jest obowiązkowy. To, czy używany jest protokół HTTP, czy HTTPS, zależy od konfiguracji zabezpieczeń serwera REST. Jeśli do serwera REST są dostarczane pary certyfikatu i klucza prywatnego, używany jest protokół HTTPS. Używany jest protokół HTTPS. W przeciwnym razie używany jest protokół HTTP. Informacje na temat określania pary certyfikatów i kluczy prywatnych zawiera krok “5” na stronie 993.

```
REST Server
-----
Address for Composer REST server : [composer-rest-server-ip-address:3000]
```

5. Wprowadź wartości w bazie certyfikatów dla połączeń TLS.

Most działa jako klient IBM MQ JMS , który łączy się z menedżerem kolejek, co oznacza, że można go skonfigurować tak, aby używało zabezpieczeń TLS w celu bezpiecznego połączenia w ten sam sposób, co każdy inny klient IBM MQ JMS . Konfiguracja szczegółów połączenia TLS jest ujawniana tylko po podaniu informacji JNDI lub CCDT w kroku “2” na stronie 993.

Bazy certyfikatów są używane w przypadku produktu Hyperledger Composer oraz do menedżera kolejek produktu IBM MQ Advanced for z/OS VUE . Jeśli określono składnice certyfikatów, most zawsze próbuje połączyć się z serwerem REST Hyperledger za pomocą protokołu HTTPS. Jednak

w przypadku połączeń z produktem IBM MQ można wyłączyć protokół TLS, a w przypadku produktu Hyperledger Composer nadal używany jest protokół TLS, korzystając z następującej opcji.

```
Certificate stores for TLS connections
-----
Personal keystore           : []
Keystore password          : []
Trusted store for signer certs : []
Trusted store password     : []
Use TLS for MQ connection  : [N]
Timeout for Blockchain operations : [12]
```

Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [Zabezpieczanie serwera REST za pomocą protokołów HTTPS i TLS](#).

6. Opcjonalne: Wprowadź położenie pliku dziennika dla IBM MQ Bridge to blockchain.
Nazwę i położenie pliku dziennika można określić w pliku konfiguracyjnym lub w wierszu komend.

```
Behavior of bridge program
-----
Runtime logfile for copy of stdout/stderr : [/var/mqm/errors/runmqbcb.log]
Done.
```

Wyniki

Został utworzony plik konfiguracyjny używany przez produkt IBM MQ Bridge to blockchain do łączenia się z siecią produktu IBM Blockchain i do menedżera kolejek produktu IBM MQ Advanced for z/OS VUE .

Co dalej

Wykonaj kroki opisane w sekcji [“Uruchamianie procesora IBM MQ Bridge to blockchain”](#) na stronie 995

Odsyłacze pokrewne

[runmqbcb \(uruchomienie IBM MQ Bridge to blockchain\)](#)

Konfiguracja zabezpieczeń produktu IBM MQ dla produktu IBM MQ Bridge to blockchain

Uwagi dotyczące konfigurowania zabezpieczeń produktu IBM MQ przy użyciu produktu IBM MQ Bridge to blockchain.

W poniższych przykładach przedstawiono definicje RACF, które mogą być używane do nadania IBM MQ Bridge to blockchain dostępu do kolejek, których potrzebuje. W definicjach założono, że most jest uruchomiony w ramach identyfikatora użytkownika MQBCBUSR.

Ponadto program IBM MQ Bridge to blockchain musi mieć dostęp do połączenia z menedżerem kolejek, albo:

- Bezpośrednio przy użyciu trybu powiązań. Patrz sekcja [Profile zabezpieczeń połączenia dla połączeń wsadowych](#) lub
- Korzystanie z trybu klienta za pomocą CHINIT; patrz sekcja [Żądania MQI klienta](#)

Autoryzacja kolejki żądań IBM MQ Bridge to blockchain

Wydadz następujące komendy RACF, aby nadać użytkownikowi MQBCBUSR uprawnienia dostępu do odbierania komunikatów z domyślnego SYSTEM.BLOCKCHAIN.INPUT.QUEUE :

```
RDEFINE MQQUEUE SYSTEM.BLOCKCHAIN.INPUT.QUEUE UACC(NONE)
PERMIT SYSTEM.BLOCKCHAIN.INPUT.QUEUE CLASS(MQQUEUE) ID(MQBCBUSR) ACCESS(UPDATE)
```

Autoryzacja dla kolejki odpowiedzi IBM MQ Bridge to blockchain

Wykonaj następujące komendy RACF, aby nadać użytkownikowi MQBCBUSR uprawnienia dostępu do wysyłania komunikatów do aplikacji APPL1.BLOCKCHAIN.REPLY.QUEUE. Ta nazwa kolejki jest określona w odpowiedzi na nazwę kolejki w komunikacie żądania:

```
RDEFINE MQQUEUE APPL1.BLOCKCHAIN.REPLY.QUEUE UACC(NONE)
PERMIT APPL1.BLOCKCHAIN.REPLY.QUEUE CLASS(MQQUEUE) ID(MQBCBUSR) ACCESS(UPDATE)
PERMIT CONTEXT.APPL1.BLOCKCHAIN.REPLY.QUEUE CLASS(MQADMIN) ID(MQBCBUSR) ACCESS(UPDATE)
```

Pojęcia pokrewne

[Profile dla bezpieczeństwa kolejki](#)

Zadania pokrewne

“Uruchamianie przykładu klienta IBM MQ Bridge to blockchain” na stronie 846

Za pomocą przykładowego klienta JMS, który jest dostarczany z produktem IBM MQ Bridge to blockchain, można umieścić komunikat w kolejce wejściowej sprawdzanej przez most łańcucha bloków i wyświetlić odebraną odpowiedź. Ten przykład jest oparty na użyciu produktu IBM MQ Bridge to blockchain integrującego się z przykładem sieci Hyperledger Composer Trader.

Odsyłacze pokrewne

[Interfejs API-szybki przegląd dostępu do zabezpieczeń zasobów](#)

Uruchamianie procesora IBM MQ Bridge to blockchain

Uruchom plik IBM MQ Bridge to blockchain, aby nawiązać połączenie z IBM Blockchain i IBM MQ. Po nawiązaniu połączenia most jest gotowy do przetwarzania komunikatów żądań, wysyłania ich do sieci łańcucha bloków Hyperledger Composer oraz odbierania i przetwarzania odpowiedzi.

O tym zadaniu

Użyj pliku konfiguracyjnego utworzonego w poprzednim zadaniu, aby uruchomić zadanie IBM MQ Bridge to blockchain.

Procedura

1. Uruchom menedżer kolejek produktu IBM MQ Advanced for z/OS VUE, który ma być używany z mostem.
2. Uruchom program IBM MQ Bridge to blockchain, aby połączyć się z siecią łańcucha bloków i menedżerem kolejek produktu IBM MQ Advanced for z/OS VUE.

Albo:

- a) Uruchom most bezpośrednio w usługach UNIX System Services (USS) z katalogu mqbc/bin w położeniu USS, w którym zainstalowano produkt IBM MQ.

```
./runmqbc -f /config_file_location/config_file_name.cfg -r /log_file_location/logFile.log
```

lub wersji

- b) Uruchom most w systemie z/OS, korzystając z przykładowego kodu JCL udostępnionego w produkcie thlqual.SCSQPROC (CSQ4BCB).

Należy wprowadzić szereg aktualizacji kodu JCL, specyficznych dla danego środowiska:

- Zastąp symbol ++THLQUAL++ kwalifikatorem wysokiego poziomu zestawów danych biblioteki docelowej IBM MQ.
- Zastąp symbol ++LANGLETTER++ literą języka, w którym mają być wyświetlane komunikaty.
- Zastąp zmienną ++PATHPREFIX++ ścieżką instalacyjną komponentów USS IBM MQ for z/OS.

- Zastąp zmienną ++CONFIGFILE++ ścieżką do pliku konfiguracyjnego utworzonego za pomocą komendy `runmqbc -o <file>` z poziomu usługi USS.
- Zastąp zmienną ++JAVAHOME++ położeniem 64-bitowej wirtualnej maszyny języka Java (JVM) działającej w wersji Java 8 lub nowszej.

Gdy most jest połączony, zwracane są dane wyjściowe podobne do następujących:

```
2018-05-17 14:28:16.866 BST IBM MQ Bridge to Blockchain
5724-H72 (C) Copyright IBM Corp. 2017, 2024.
```

```
2018-05-17 14:28:19.331 BST Ready to process input messages.
```

3. Opcjonalne: Rozwiązywanie problemów z połączeniami z menedżerem kolejek produktu IBM MQ Advanced for z/OS VUE i siecią łańcucha bloków, jeśli komunikaty zwracane po uruchomieniu mostu wskazują, że połączenie nie powiodło się.

- a) Wydadaj komendę w trybie debugowania z opcją debugowania 1.

```
./runmqbcb -f /config_file_location/config_file_name.cfg -r /log_file_location/
logfile.log -d 1
```

Most przechodzi przez proces konfigurowania połączenia i wyświetla komunikaty przetwarzania w trybie zwięzłym.

- b) Wydadaj komendę w trybie debugowania z opcją debugowania 2.

```
./runmqbcb -f /config_file_location/config_file_name.cfg -r /log_file_location/
logfile.log -d 2
```

Most przechodzi przez skonfigurowane połączenie i wyświetla komunikaty przetwarzania w trybie szczegółowym. Pełne dane wyjściowe są zapisywane w pliku dziennika.

Należy zauważyć, że opcjonalnie można również określić opcje trybu debugowania w JCL, zmieniając wartość '-d 0' na '-d 1' lub '-d 2'.

Wyniki

Uruchomiono program IBM MQ Bridge to blockchain i nawiązano połączenie z menedżerem kolejek i siecią łańcucha bloków.

Co dalej

- Wykonaj kroki opisane w sekcji [“Uruchamianie przykładu klienta IBM MQ Bridge to blockchain”](#) na stronie 846 , aby sformatować i wysłać zapytanie lub komunikat o aktualizacji do sieci łańcucha bloków.
- Użyj zmiennej `MQBCB_EXTRA_JAVA_OPTIONS` , aby przekazać właściwości maszyny JVM, na przykład aby włączyć śledzenie IBM MQ . Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [Śledzenie IBM MQ Bridge to blockchain](#).

Formaty komunikatów dla IBM MQ Bridge to blockchain przed IBM MQ 9.1.4

Informacje na temat formatowania komunikatów wysyłanych i odbieranych przez IBM MQ Bridge to blockchain.

LTS



Ostrzeżenie: Istniejący format dla formatów komunikatów jest przestarzały. Jeśli w systemie IBM MQ 9.1.4 jest używana sieć Hyperledger Fabric , należy użyć formatu komunikatów opisanych w sekcji [“Formaty komunikatów dla IBM MQ Bridge to blockchain z IBM MQ 9.1.4”](#) na stronie 845.

Aplikacja żąda, aby produkt IBM MQ Bridge to blockchain napędza interfejs REST API zdefiniowany przez produkt Hyperledger Composer do działania na informacjach, które są przechowywane w łańcuchu bloków. Aplikacja wykonuje tę aplikację, umieszczając komunikat żądania w kolejce żądań mostu. Wyniki żądania REST są formatowane przez most w komunikacie odpowiedzi. Most używa informacji zawartych

w polach **ReplyToQ** i **ReplyToQMgr** z deskryptora MQMD komunikatu żądania jako miejsca docelowego dla komunikatu odpowiedzi.

Komunikaty żądania i odpowiedzi są komunikatami tekstowymi (MQSTR) w formacie JSON.

Format komunikatu żądania

Komunikaty żądań zawierają trzy atrybuty:

metoda

Komenda REST używana do wywoływania interfejsu REST API produktu Hyperledger Composer , taka jak POST, DELETE lub GET.

ścieżka

Ścieżka do interfejsu REST API produktu Hyperledger Composer . Wartość ta jest dodawana do podstawowego adresu URL serwera. Ścieżka powinna rozpoczynać się od łańcucha "api/".

treść

Treść specyficzna dla metody. Jest to często struktura JSON.

W poniższym przykładzie użyto metody POST do ścieżki `api/Trader` w celu utworzenia nowego obiektu Trader. Treść określa klasę Traderów, zgodnie z definicją modelu Hyperledger Composer użytkownika, a także określa dodatkowe wartości wymagane do utworzenia nowego obiektu Trader w sieci blockchain.

```
{
  "method": "POST",
  "path": "api/Trader",
  "body": {
    "$class": "org.example.trading",
    "tradeId": "Trader2",
    "firstName": "Jane",
    "lastName": "Doe"
  }
}
```

Format komunikatu odpowiedzi

Komunikaty odpowiedzi mają swój identyfikator korelacji ustawiony na identyfikator komunikatu dla komunikatu przychodzącego. Wszystkie właściwości zdefiniowane przez użytkownika są kopiowane z komunikatu żądania do komunikatu odpowiedzi. Identyfikator użytkownika w odpowiedzi jest ustawiany na identyfikator użytkownika nadawcy.

statusCode jest kodem statusu HTTP. Jeśli błąd pochodzi z produktu IBM MQ lub mostu, wówczas używany jest odpowiedni **statusCode** .

statusType to łańcuch *SUCCESS* lub *FAILURE*.

W przypadku pomyślnych żądań element **data** w komunikacie odpowiedzi zawiera odpowiedź z wywołanego interfejsu API REST produktu Hyperledger Composer .

Przykład pomyślnego przetwarzania:

```
{
  "statusCode": 200,
  "statusType": "SUCCESS",
  "data": [
    {
      "$class": "org.example.trading",
      "firstName": "John",
      "lastName": "Doe",
      "tradeId": "Trader1"
    },
    {
      "$class": "org.example.trading",
      "firstName": "Jane",
      "lastName": "Doe",
      "tradeId": "Trader2"
    }
  ]
}
```

Wszystkie odpowiedzi na błędy mają te same pola, niezależnie od tego, czy są generowane przez sam most, od wywołań do serwera REST Hyperledger Composer, łańcucha blokującego, czy też z wywołania kodu chaincode. Na przykład:

- Błędny komunikat wejściowy JSON

```
{
  "statusCode": 400,
  "statusType": "FAILURE",
  "message": "[AMQBC021E] Error: Cannot parse input message or there are
  missing fields in the message. Missing fields appear to be: "method"."
}
```

- Żądanie, które nie zostało przetworzone przez serwer REST produktu Hyperledger Composer

```
{
  "statusCode": 500,
  "statusType": "FAILURE",
  "message": "Error trying to invoke business network. Error: No valid responses
  from any peers.\nResponse from attempted peer comms was an error: Error: chaincode
  error (status: 500, message: Error: Failed to add object with ID 'Trader1'
  as the object already exists)"
}
```

Aplikacje mogą określić, czy żądanie powiodło się, czy nie powiodło się, przeglądając łańcuch **statusType**, czy też z powodu istnienia pola danych. Jeśli podczas przetwarzania komunikatu wejściowego wystąpi błąd, a most nie wysyła go do łańcucha blokującego, wartość zwrócona przez most jest wartością MQRC, zwykle **MQRC_FORMAT_ERROR**.

Uruchamianie przykładu klienta IBM MQ Bridge to blockchain

Za pomocą przykładowego klienta JMS, który jest dostarczany z produktem IBM MQ Bridge to blockchain, można umieścić komunikat w kolejce wejściowej sprawdzanej przez most łańcucha bloków i wyświetlić odebraną odpowiedź. Ten przykład jest oparty na użyciu produktu IBM MQ Bridge to blockchain integrującego się z przykładem sieci Hyperledger Composer Trader.

Zanim rozpocznie



Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [/trade_network](#).

Program IBM MQ Bridge to blockchain działa i jest połączony z menedżerem kolejek IBM MQ Advanced lub IBM MQ Advanced for z/OS VUE oraz siecią łańcucha bloków.

O tym zadaniu

Znajdź przykładową aplikację JMS (ComposerBCBSamp.java) w katalogu samp serwera IBM MQ Bridge to blockchain.

Na przykład: `<MQ_INSTALL_ROOT>/mqbc/samp/ComposerBCBSamp.java`, gdzie `<MQ_INSTALL_ROOT>` jest:

-  Katalog, w którym zainstalowano produkt IBM MQ
-  Katalog USS, w którym zainstalowano komponenty USS produktu IBM MQ

Procedura

1. Zmodyfikuj przykładowy plik źródłowy Java klienta.

Postępuj zgodnie z instrukcjami w przykładzie, aby skonfigurować go tak, aby był zgodny ze środowiskiem IBM MQ i siecią łańcucha bloków.

Następujący kod z przykładu definiuje trzy komunikaty żądań JSON, które mają zostać wysłane do mostu:

- a. Po pierwsze, aby usunąć istniejący 'commodity'
- b. Po drugie, aby utworzyć nowe 'commodity', 'owner' i powiązane wartości,
- c. Na koniec wyświetla nowe informacje o 'commodity' po dwóch poprzednich komunikatach żądań.

```
private static JSONObject[] createMessageBodies() {
    JSONObject[] msgs = new JSONObject[3]; // This method creates 3 messages
    JSONObject m, m2;
    String commodityName = "BC";

    // Clean out the commodity in case it's already there. If
    // it's not there, there will be an error returned from Composer.
    m = new JSONObject();
    m.put("method", "DELETE");
    m.put("path", "api/Commodity/" + commodityName);
    msgs[0] = m;

    // To add the item to the table, the
    // operation looks like this:
    //
    // { "method": "POST",
    //   "path": "api/Commodity",
    //   "body" : {
    //     "$class": "org.example.trading.Commodity",
    //     "tradingSymbol" : "BC",
    //     "description" : "BC",
    //     "mainExchange" : "HERE",
    //     "owner" : "Me",
    //     "quantity" : 100
    //   }
    // }
    // You can see this structure in the API Explorer
    m = new JSONObject();
    m.put("method", "POST");
    m.put("path", "api/Commodity");
    m2 = new JSONObject();
    m2.put("$class", " org.example.trading.Commodity");
    m2.put("tradingSymbol", commodityName);
    m2.put("description", "Blockchain Sample Description");
    m2.put("mainExchange", "My Exchange");
    m2.put("owner", "Me");
    m2.put("quantity", 100);
    m.put("body", m2);
    msgs[1] = m;

    // And list all items that have been created
    m = new JSONObject();
    m.put("method", "GET");
    m.put("path", "api/Commodity");
    msgs[2] = m;

    return msgs;
}
```

2. Skompiluj przykład.

Wskaż klasy klienta IBM MQ i plik JSON4J . jar , który jest dostarczany w katalogu mostu.

```
javac -cp <MQ_INSTALL_ROOT>/java/lib/*:<MQ_INSTALL_ROOT>/mqbc/prereqs/JSON4J.jar
ComposerBCClient.java
```

3. Uruchom skompilowaną klasę.

```
java -cp <MQ_INSTALL_ROOT>/java/lib/*:<MQ_INSTALL_ROOT>/mqbc/prereqs/JSON4J.jar:.
ComposerBCClient
```

```
Starting Simple MQ Blockchain Bridge Client
Starting the connection.
Sent message:
{"method":"DELETE", " path ":"api\\Commodity\\BC"}
```

```

Response text:
{
  "statusCode": 204,
  "statusType": "SUCCESS",
  "message": "OK",
  "data": ""
}
SUCCESS
Sent message:
{"body":
{"$class": "org.example.trading.Commodity", "owner": "Me", "quantity": 100, "description": "Blockchain Sample Description", "mainExchange": "My Exchange", "tradingSymbol": "BC"}, "operation": "POST", "url": "Commodity"}
Response text:
{
  "statusCode": 200,
  "statusType": "SUCCESS",
  "message": "OK",
  "data": {
    "$class": "org.example.trading.Commodity",
    "description": "Blockchain Sample Description",
    "mainExchange": "My Exchange",
    "owner": "Me",
    "quantity": 100,
    "tradingSymbol": "BC"
  }
}
SUCCESS
Sent message:
{"method": "GET", "path": "api/Commodity"}
Response text:
{
  "statusCode": 200,
  "statusType": "SUCCESS",
  "message": "OK",
  "data": [
    {
      "$class": "org.example.trading.Commodity",
      "description": "Blockchain Sample Description",
      "mainExchange": "My Exchange",
      "owner": "resource:org.example.trading.Trader#Me",
      "quantity": 100,
      "tradingSymbol": "BC"
    }
  ]
}
SUCCESS

```

Pole **message** zawiera "OK" dla pomyślnie przetworzonego komunikatu lub, w przypadku żądania zakończonego niepowodzeniem, informacje dotyczące przyczyny niepowodzenia.

Jeśli klient otrzyma błąd przekroczenia limitu czasu podczas oczekiwania na odpowiedź, sprawdź, czy most jest uruchomiony.

Konfigurowanie produktu IBM MQ Internet Pass-Thru

W tej sekcji opisano różne funkcje obsługiwane przez produkt IBM MQ Internet Pass-Thru (MQIPT) oraz sposób ich konfigurowania.

Właściwości, które można określić w pliku konfiguracyjnym produktu MQIPT, są opisane w sekcji [Skorowidz konfiguracji produktu IBM MQ Internet Pass-Thru](#).

Obsługa protokołu HTTP w produkcie MQIPT

Produkt MQIPT obsługuje tunelowanie HTTP. Produkt MQIPT można skonfigurować w taki sposób, aby pakiety danych, które były przesyłane do przodu, były kodowane jako żądania HTTP.

Kanaty IBM MQ nie akceptują żądań HTTP. Z tego powodu do odbierania żądań HTTP i przekształcania ich z powrotem w zwykłe pakiety protokołu IBM MQ wymagane jest drugie MQIPT. Drugi MQIPT usuwa nagłówki HTTP, aby przekształcić przychodzący pakiet z powrotem w standardowy pakiet protokołu IBM MQ przed przekazaniem go do docelowego menedżera kolejek.

Gdy protokół HTTP jest używany między dwiema instancjami serwera MQIPT, połączenie TCP/IP, na którym przepływa żądania i odpowiedzi HTTP jest trwałe, jest otwarte przez cały czas życia kanału komunikatów. Program MQIPT nie zamyka połączenia TCP/IP między parami żądania/odpowiedzi.

Jeśli dwie instancje produktu MQIPT komunikują się za pośrednictwem protokołu HTTP, możliwe jest, że żądanie HTTP pozostanie zaległe przez dłuższy czas. Przykład znajduje się w kanale requestera/serwera, gdy po stronie serwera oczekuje na pojawienie się nowych komunikatów w kolejce transmisji. Protokół kanału IBM MQ udostępnia mechanizm "pulsu", który wymaga okresowego zakończenia oczekiwania na wysyłanie komunikatów pulsu do partnera. Domyślny okres pulsu kanału to 5 minut. Program MQIPT używa tego pulsu jako odpowiedzi HTTP. Nie wyłączaj tego pulsu kanału lub ustaw go na zbyt wysoką wartość, aby uniknąć problemów z przekrojeniami czasu w niektórych firewallach.

Produkt MQIPT akceptuje ruch HTTP w formacie porcjowanym, wygenerowany przez serwer proxy lub serwer HTTP.

Przykład użycia protokołu HTTP w produkcie MQIPT można znaleźć w sekcji [Konfigurowanie tunelowania HTTP](#).

Proxy HTTP

Serwer proxy HTTP może być umieszczony między dwiema instancjami serwera MQIPT. Serwer proxy HTTP musi spełniać następujące wymagania:

- Serwer proxy musi obsługiwać protokół HTTP 1.1 .
- Nagłówki HTTP **Connection** lub **Proxy-Connection** ustawione przez produkt MQIPT muszą być honorowane przez serwer proxy. Umożliwia to połączenie między dwiema instancjami serwera MQIPT , które mają być otwarte przez cały czas życia kanału komunikatów.
- Odwzorowanie typu jeden-do-jednego dla połączeń trwałych musi być obsługiwane przez serwer proxy. Zapewnia to, że połączenia TCP/IP z proxy do miejsca docelowego MQIPT nie są używane do przesyłania danych dla więcej niż jednego kanału komunikatów.

Istnieje możliwość ustawienia właściwości w celu skonfigurowania sposobu zarządzania połączeniami trwałymi w niektórych proxy HTTP. Na przykład może być możliwe ustawienie maksymalnej liczby żądań, które mogą być wykonane dla trwałego połączenia. Należy ustawić następujące właściwości:

- Połączenia trwałe powinny być włączone.
- Ponowne wykorzystanie połączeń TCP/IP z serwera proxy do programu MQIPT przez więcej niż jedną sesję HTTP powinno być wyłączone, aby można było obsługiwać odwzorowanie typu jeden-do-jednego dla trwałych połączeń w proxy.
- Limit czasu dla żądań proxy powinien być ustawiony na wysoką wartość. Na przykład 12 godzin.
- Maksymalna liczba żądań, które można wprowadzić w trwałym połączeniu, powinna być ustawiona na wysoką wartość. Na przykład 5000.

Produkt MQIPT używa żądań HTTP **POST** do wysyłania danych między dwiema instancjami produktu MQIPT. Jeśli konfiguracja produktu MQIPT określa nazwę hosta serwera proxy przy użyciu właściwości **HTTProxy** , program MQIPT łączy się z serwerem proxy i używa metody HTTP **CONNECT** do żądania utworzenia tunelu do miejsca docelowego MQIPT przez proxy. Dzięki temu połączenia HTTPS mogą przechodzić przez serwer proxy bez kończenia sesji TLS w proxy.

Jeśli między instancjami produktu MQIPT zostanie umieszczony system równoważenia obciążenia, musi on zostać skonfigurowany tak, aby używać wartości informacji cookie HTTP *MQIPTSessionId* , aby zapewnić, że wszystkie żądania dla każdej sesji są przekazywane do tego samego miejsca docelowego.

HTTPS w MQIPT

Protokołu HTTPS można używać w połączeniu HTTP przez włączenie właściwości trasy **HTTPS** i **SSLClient** na serwerze MQIPT , który wysyła połączenie z klientem.

Program MQIPT musi mieć dostęp do zaufanego certyfikatu ośrodka CA, który będzie używany do uwierzytelniania docelowego proxy/serwera HTTP. Właściwość **SSLClientCAKeyring** może być używana do definiowania pliku kluczy zawierającego zaufany certyfikat ośrodka CA.

Wspólna konfiguracja dla protokołu HTTPS będzie używała lokalnego serwera proxy HTTP w celu utworzenia tunelu przez firewall i połączenia się ze zdalnym serwerem HTTP (lub innym serwerem proxy), który z kolei nawiąże połączenie ze zdalnym serwerem MQIPT. Ta MQIPT po stronie serwera połączenia nie wymaga żadnej konkretnej konfiguracji, ponieważ żądanie połączenia jest traktowane jak każde normalne połączenie HTTP.

Produkt MQIPT korzysta z właściwości **HTTPProxy** i **HTTPServer** w celu odróżnienia lokalnych i zdalnych serwerów proxy. Trasa MQIPT z zestawem właściwości **HTTPProxy** jest postrzegana jako lokalny serwer proxy HTTP, a trasa MQIPT z ustawionym właściwością **HTTPServer** jest serwerem zdalnym (lub proxy).

Połączenia HTTPS są zwykle nawiązane do adresu portu nasłuchiwania 443 w proxy/serwerze HTTP, ale właściwości **HTTPProxyPort** i **HTTPServerPort** mogą zostać użyte do przestąpienia tej wartości domyślnej.

Obsługa SOCKS w produkcie MQIPT

Serwer proxy SOCKS jest usługą sieciową używaną jako punkt wyjścia sterowania przez firewall. Aplikacja obsługująca SOCKS, działająca wewnątrz firewalla, może używać serwera proxy SOCKS w celu połączenia się ze zdalną aplikacją.

Produkt MQIPT może działać jako serwer proxy SOCKS, włączając właściwość **SocksServer**, dzięki czemu aplikacja IBM MQ z obsługą SOCKS może łączyć się za pośrednictwem produktu MQIPT ze zdalnym menedżerem kolejek produktu IBM MQ. W przypadku korzystania z tej funkcji docelowy adres portu docelowego i docelowego są uzyskiwane podczas procesu uzgadniania SOCKS, a zatem właściwości trasy **Destination** i **DestinationPort** są nadpisywane. Jest to kluczowa opcja obsługi technologii klastrowej w produkcie IBM MQ.

Produkt MQIPT może również działać jako klient SOCKS w imieniu lokalnej aplikacji IBM MQ, która nie została włączona. Jest to przydatne w przypadku korzystania z firewalla, który zezwala na połączenia wychodzące tylko przez serwer proxy SOCKS. Każda trasa MQIPT może być skonfigurowana do komunikowania się z innym serwerem proxy SOCKS.

Przykład korzystania z mechanizmu SOCKS można znaleźć w sekcji [Konfigurowanie serwera proxy SOCKS](#).

Grupowanie w produkcie MQIPT


Klasy produktu IBM MQ mogą być używane z produktem MQIPT przez mechanizm SOCKS, który umożliwia włączenie każdego menedżera kolejek w klastrze, który obejmuje internet, oraz włączenie opcji MQIPT do działania jako proxy SOCKS.

Na poniższym diagramie NOWYJORK i CHICAGO znajdują się w klastrze o nazwie HOME, a oba posiadają pełne repozytoria. NEWYORK, LONDON i PARIS znajdują się w innym klastrze o nazwie INVENTORY. Należy pamiętać, że CHICAGO nie musi być włączane przez mechanizm SOCKS, ponieważ znajduje się w klastrze, który nie wymaga MQIPT.

Każdy menedżer kolejek w klastrze INVENTORY jest efektywnie "ukryty" za serwerem MQIPT. Ponieważ menedżer kolejek został włączony przez mechanizm SOCKS, po uruchomieniu kanału wysyłającego klastry żądanie jest wysyłane do miejsca docelowego przy użyciu serwera MQIPT działającego jako serwer proxy SOCKS. Zwykle nazwa CONNAME w kanale odbiorczym klastra jest używana do identyfikowania lokalnego menedżera kolejek, ale w przypadku użycia z produktem MQIPT nazwa CONNAME musi identyfikować lokalny port nasłuchiwania MQIPT i jego port nasłuchiwania. Na poniższym diagramie wszystkie przychodzące adresy portu nasłuchiwania to 1414, a wychodzące adresy portu nasłuchiwania to 1415.

Istnieją dwa sposoby uruchamiania menedżera kolejek z obsługą SOCKS. Pierwszy z nich to SOCKS-włącz cały komputer, na którym jest uruchomiony menedżer kolejek. Drugą opcją to SOCKS-włącz tylko menedżer kolejek. Korzystając z jednej z metod, należy skonfigurować klienta SOCKS, tak aby nawiązał on tylko połączenia zdalne przy użyciu serwera MQIPT jako proxy SOCKS, a także wyłączając uwierzytelnianie użytkowników. Na rynku istnieje wiele produktów, które umożliwiają uzyskanie wsparcia SOCKS. Należy wybrać jeden, który obsługuje protokół SOCKS V5.

Przykład konfigurowania sieci klastrowej można znaleźć w sekcji [Konfigurowanie obsługi technologii klastrowej produktu MQIPT](#).



Obsługa protokołu SSL/TLS w produkcie MQIPT

Bezpieczne gniazda mogą być używane do zapewnienia poufności komunikacji, integralności komunikacji i uwierzytelniania.

Prywatność komunikacji

Połączenie może zostać nawiązane jako prywatne. Dane, które mają być wymieniane między klientem a serwerem, mogą być szyfrowane, a tylko nadawca i odbiorca mogą mieć sens. Oznacza to, że informacje prywatne, takie jak numery kart kredytowych, mogą być przesyłane bezpiecznie.

Integralność komunikacji

Połączenie jest niezawodne. Transport komunikatów obejmuje sprawdzenie integralności komunikatów w oparciu o bezpieczną funkcję mieszającą.

Uwierzytelnianie

Klient może uwierzytelnić serwer, a uwierzytelniony serwer może uwierzytelnić klienta. Oznacza to, że informacje są gwarantowane do wymiany tylko między planami. Mechanizm uwierzytelniania oparty jest na wymianie certyfikatów cyfrowych (certyfikaty X.509v3).

Protokoły SSL

W produkcie MQIPT bezpieczne gniazda są udostępniane za pomocą protokołów TLS (Transport Layer Security) i SSL (Secure Sockets Layer). Dwa protokoły bezpiecznego gniazda są podobne, ale nie współdziałają. W tej dokumentacji terminy SSL i TLS są używane zamiennie, o ile nie zostanie zauważona konkretna różnica.

Produkt MQIPT obsługuje protokoły SSL 3.0, TLS 1.0, TLS 1.1 i TLS 1.2 dostarczone przez dostarczony produkt Java runtime environment (JRE). Parametr IBM MQ CipherSpec zdalnego kanału określa, który protokół MQIPT używa.

Protokół SSL 3.0 jest niezabezpieczony, więc domyślnie jest wyłączony w programie MQIPT. Protokoły **V 9.1.4** TLS 1.0 i TLS 1.1 również są domyślnie wyłączone w produkcie MQIPT z produktu IBM MQ 9.1.4. Jeśli konieczne jest użycie dowolnego z tych wyłączonych protokołów, można je ponownie włączyć, wykonując procedurę w programie [“Włączanie nieaktualnych protokołów i pakietów CipherSuites w produkcie MQIPT”](#) na stronie 1027.

Protokoły SSL/TLS mogą korzystać z różnych algorytmów podpisu cyfrowego w celu uwierzytelniania podmiotów komunikacyjnych. Operacje kryptograficzne, które są używane w SSL/TLS, szyfrowanie w celu zachowania poufności danych i bezpieczne mieszanie w celu zapewnienia integralności komunikatów, polegają na współużytkowaniu tajnych kluczy między klientem a serwerem. Protokół SSL/TLS udostępnia różne mechanizmy wymiany kluczy, które umożliwiają współużytkowanie tajnych kluczy. Protokół SSL/TLS może korzystać z różnych algorytmów szyfrowania i kodowania mieszającego.

Komponent szyfrujący JRE

Komponent szyfrujący SSL/TLS środowiska JRE zawiera dostawców zabezpieczeń IBMJSSEFIPS i IBMJCEFIPS, które są certyfikowane zgodnie ze standardem FIPS 140-2 na poziomie 1. Te dostawcy zabezpieczeń mają najwyższy priorytet w środowisku JRE, dzięki czemu implementacje certyfikowane przez FIPS są używane wszędzie tam, gdzie są dostępne. Obsługiwane są różne algorytmy szyfrujące; określ je za pomocą protokołu SSL/TLS CipherSuites. Nie wszystkie pakiety CipherSuites są certyfikowane zgodnie ze standardem FIPS 140-2.

Tryb Bridging SSL/TLS

Jeśli trasa ma ustawiony zarówno zestaw SSLServer, jak i SSLClient, MQIPT akceptuje jedno przychodzące połączenie zabezpieczone SSL/TLS i ustanawia drugie zabezpieczone połączenie SSL/TLS z innym MQIPT lub docelowym menedżerem kolejek. Informacje o kanale IBM MQ są deszyfrowane i ponownie szyfrowane między tymi dwoma połączeniami SSL/TLS. Obsługa mostu SSL/TLS jest również określana jako *proxy zakończenia SSL/TLS*.

Produkt IBM MQ obsługuje stosowanie mostu SSL/TLS przy użyciu konsoli MQIPT. Podczas łączenia lub rekonstruowania rekordów SSL/TLS z różnymi wielkościami niż te, które są wysyłane przez produkt IBM MQ, zaobserwowano inne serwery proxy zakończenia SSL/TLS z produktem IBM MQ, które powodują zerwane połączenia. Jest to spowodowane interakcją między sposobem przydzielania i zarządzania pamięcią przez menedżery kolejek dla przychodzących danych sieciowych IBM MQ, a sposobem pakowania danych sieciowych IBM MQ do rekordów SSL/TLS.

Produkt MQIPT zachowuje pakowanie danych sieciowych produktu IBM MQ w rekordach SSL/TLS bez dzielenia ich lub łączenia. Jeśli inne mosty SSL/TLS nie zachowają dokładnie rekordów SSL/TLS, mogą one spowodować, że kanały produktu IBM MQ nie powiodą się z komunikatami o błędach:

```
AMQ9638: SSL communications error for channel
AMQ9208: Error on receive from host
```

Tryb proxy SSL/TLS

Trasa MQIPT może być skonfigurowana w trybie proxy SSL/TLS jako alternatywa dla mostu SSL/TLS. W tym trybie trasa tylko przekazuje dane SSL/TLS między dwoma punktami końcowe IBM MQ . Nie bierze udziału w uzgadnianie SSL/TLS i nie wymaga żadnych certyfikatów cyfrowych.

Trybu proxy SSL/TLS można używać w przypadkach, gdy kanały IBM MQ , które komunikują się za pośrednictwem MQIPT , są już skonfigurowane do komunikacji SSL/TLS i mają być MQIPT w innym celu, takie jak kierowanie połączeń przez firewalle lub ograniczanie zestawu dozwolonych połączeń przez wyjście zabezpieczeń. Podczas pracy w trybie proxy SSL/TLS program MQIPT sprawdza, czy początkowe pakiety SSL/TLS odebrane z nowego połączenia są poprawne przed przekazaniem pakietów do miejsca docelowego.

Produkt IBM MQ obsługuje tryb proxy SSL/TLS przy użyciu protokołu MQIPT lub innego serwera proxy SSL/TLS.

Obsługa wielu certyfikatów w produkcie IBM MQ z produktem MQIPT

Produkt IBM MQ 8.0, a następnie obsługuje użycie wielu certyfikatów w tym samym menedżerze kolejek, przy użyciu etykiety certyfikatu dla każdego kanału, określonego przy użyciu atrybutu **CERTLABL** w definicji kanału. Kanały przychodzące do menedżera kolejek (na przykład połączenia z serwerem lub odbiorcy) polegają na wykrywaniu nazwy kanału za pomocą funkcji SNI (TLS Server Name Indication) w celu przedstawienia poprawnego certyfikatu z menedżera kolejek.

Jeśli kanał łączy się z docelowym menedżerem kolejek za pomocą programu MQIPT, a trasa MQIPT zawiera zarówno zestaw **SSLServer** , jak i zestaw **SSLClient** , między punktami końcowymi istnieją dwie oddzielne sesje TLS, a dane SNI nie przepływa przez przerwy w sesji. Uniemożliwia to używanie certyfikatu na podstawie kanału w docelowym menedżerze kolejek w przypadku połączenia TLS między programem MQIPT a menedżerem kolejek. Aby użyć certyfikatu na podstawie kanału w docelowym menedżerze kolejek, w przypadku połączenia TLS, które przechodzi przez serwer MQIPT, trasa MQIPT musi używać trybu proxy SSL/TLS, który przekazuje wszystkie przepływy sterowania TLS w stanie nienaruszonym, łącznie z nazwą SNI.













Certyfikaty używane dla połączeń TLS, które zostały zakończone lub zainicjowane przez produkt MQIPT , mogą być konfigurowane indywidualnie dla każdej trasy, na przykład przy użyciu właściwości trasy **SSLServerSiteLabel** i **SSLClientSiteLabel** .

CipherSuites obsługiwane przez produkt MQIPT

W poniższej tabeli przedstawiono, które pakiety CipherSuites są obsługiwane przez produkt MQIPT i które są domyślnie włączone.

Domyślnie włączony jest tylko podzbiór obiektów CipherSuites . Pakiety CipherSuites oparte na kilku algorytmach, które są uznawane za niezabezpieczone, są wyłączone przez środowisko JRE. Jeśli użytkownik zna potencjalne zagrożenia, ale nadal musi korzystać z jednego z tych pakietów CipherSuites, można dodać obsługę wyłączonego pakietu CipherSuite , postępując zgodnie z procedurą w produkcie “Włączanie nieaktualnych protokołów i pakietów CipherSuites w produkcie MQIPT” na stronie 1027.

CipherSuite	Domyślnie włączone
SSL_DH_anon_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA	
SSL_DH_anon_EXPORT_WITH_RC4_40_MD5	
SSL_DH_anon_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA	
SSL_DH_anon_WITH_AES_128_CBC_SHA	
SSL_DH_anon_WITH_AES_128_CBC_SHA256	
SSL_DH_anon_WITH_AES_128_GCM_SHA256	

CipherSuite	Domyślnie włączone
SSL_DH_anon_WITH_AES_256_CBC_SHA	
SSL_DH_anon_WITH_AES_256_CBC_SHA256	
SSL_DH_anon_WITH_AES_256_GCM_SHA384	
SSL_DH_anon_WITH_DES_CBC_SHA	
SSL_DH_anon_WITH_RC4_128_MD5	
SSL_DHE_DSS_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA	
SSL_DHE_DSS_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA	
SSL_DHE_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA	 Tak
SSL_DHE_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA256	 Tak
SSL_DHE_DSS_WITH_AES_128_GCM_SHA256	 Tak
SSL_DHE_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA	 Tak
SSL_DHE_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA256	 Tak
SSL_DHE_DSS_WITH_AES_256_GCM_SHA384	 Tak
SSL_DHE_DSS_WITH_DES_CBC_SHA	
SSL_DHE_DSS_WITH_RC4_128_SHA	
SSL_DHE_RSA_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA	
SSL_DHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA	
SSL_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA	 Tak
SSL_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256	 Tak
SSL_DHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256	 Tak
SSL_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA	 Tak
SSL_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256	 Tak
SSL_DHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384	 Tak
SSL_DHE_RSA_WITH_DES_CBC_SHA	
SSL_ECDH_anon_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA	
SSL_ECDH_anon_WITH_AES_128_CBC_SHA	
SSL_ECDH_anon_WITH_AES_256_CBC_SHA	
SSL_ECDH_anon_WITH_NULL_SHA	
SSL_ECDH_anon_WITH_RC4_128_SHA	
SSL_ECDH_ECDSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA	
SSL_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA	Tak

CipherSuite	Domyślnie włączone
SSL_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256	Tak
SSL_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256	Tak
SSL_ECDH_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA	Tak
SSL_ECDH_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384	Tak
SSL_ECDH_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384	Tak
SSL_ECDH_ECDSA_WITH_NULL_SHA	
SSL_ECDH_ECDSA_WITH_RC4_128_SHA	
SSL_ECDH_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA	
SSL_ECDH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA	Tak
SSL_ECDH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256	Tak
SSL_ECDH_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256	Tak
SSL_ECDH_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA	Tak
SSL_ECDH_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384	Tak
SSL_ECDH_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384	Tak
SSL_ECDH_RSA_WITH_NULL_SHA	
SSL_ECDH_RSA_WITH_RC4_128_SHA	
SSL_ECDHE_ECDSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA	
SSL_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA	Tak
SSL_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256	Tak
SSL_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256	Tak
SSL_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA	Tak
SSL_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384	Tak
SSL_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384	Tak
SSL_ECDHE_ECDSA_WITH_NULL_SHA	
SSL_ECDHE_ECDSA_WITH_RC4_128_SHA	
SSL_ECDHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA	
SSL_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA	Tak
SSL_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256	Tak
SSL_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256	Tak
SSL_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA	Tak
SSL_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384	Tak
SSL_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384	Tak
SSL_ECDHE_RSA_WITH_NULL_SHA	
SSL_ECDHE_RSA_WITH_RC4_128_SHA	
SSL_KRB5_EXPORT_WITH_DES_CBC_40_MD5	

CipherSuite	Domyślnie włączone
SSL_KRB5_EXPORT_WITH_DES_CBC_40_SHA	
SSL_KRB5_EXPORT_WITH_RC4_40_MD5	
SSL_KRB5_EXPORT_WITH_RC4_40_SHA	
SSL_KRB5_WITH_3DES_EDE_CBC_MD5	
SSL_KRB5_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA	
SSL_KRB5_WITH_DES_CBC_MD5	
SSL_KRB5_WITH_DES_CBC_SHA	
SSL_KRB5_WITH_RC4_128_MD5	
SSL_KRB5_WITH_RC4_128_SHA	
SSL_RSA_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA	
SSL_RSA_EXPORT_WITH_RC4_40_MD5	
SSL_RSA_FIPS_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA (uwaga 1)	
SSL_RSA_FIPS_WITH_DES_CBC_SHA (Uwaga 1)	
SSL_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA	
SSL_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA	Tak
SSL_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256	Tak
SSL_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256	Tak
SSL_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA	Tak
SSL_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256	Tak
SSL_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384	Tak
SSL_RSA_WITH_DES_CBC_SHA	
SSL_RSA_WITH_NULL_MD5	
SSL_RSA_WITH_NULL_SHA	
SSL_RSA_WITH_NULL_SHA256	
SSL_RSA_WITH_RC4_128_MD5	Tak
SSL_RSA_WITH_RC4_128_SHA	

Uwaga:

1. Mimo że ten pakiet CipherSuite jest obsługiwany w celu zapewnienia zgodności z poprzednimi wersjami, nie jest już zgodny ze standardem FIPS, a jego użycie należy unikać.

IBM MQ CipherSpecs i MQIPT CipherSuites

W poniższej tabeli przedstawiono relacje między obiektami CipherSpecs obsługiwanymi przez produkt IBM MQ a CipherSuites obsługiwanymi przez produkt MQIPT.

W tabeli przedstawiono również wersję protokołu, w której produkt IBM MQ oczekuje, że każda specyfikacja CipherSpec będzie używana.

Specyfikacja CipherSpec produktu IBM MQ jednoznacznie określa zarówno algorytm szyfrowania, jak i wersję protokołu bezpiecznego gniazda, która ma być używana. Niektóre IBM MQ CipherSpecs różnią się tylko wersją protokołu, więc nie wystarczy skonfigurować CipherSuite w monoterapii. Uzgadnianie SSL/TLS negocjuje najwyższą wersję protokołu SSL obsługiwaną przez obie strony, a następnie wybiera opcję CipherSuite z zestawu szyfrów wzajemnie włączonych.

Na przykład trasa SSLClient z produktem

SSLClientCipherSuites=SSL_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA może negocjować albo TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA (TLS 1.0) lub TRIPLE_DES_SHA_US (SSL 3.0) ze zdalnym menedżerem kolejek. W rzeczywistości możliwe jest wynegocjowanie tego pakietu CipherSuite za pomocą protokołu TLS 1.2, ale produkt IBM MQ nie obsługuje tego pakietu CipherSuite przez TLS 1.2. Z tego powodu trasy SSLClient są szczególnie prawdopodobne, aby spowodować błędy AMQ9616 lub AMQ9631 w menedżerze kolejek.

Aby uniknąć takich błędów na trasach SSLClient, należy ustawić właściwość trasy **SSLClientProtocols** na odpowiednią wartość dla zamierzonego obiektu CipherSpec. W niektórych przypadkach może być również konieczne ograniczenie zestawu protokołów po stronie serwera za pomocą właściwości trasy **SSLServerProtocols**. Aby określić poprawne ustawienie dla tych właściwości trasy, należy użyć wersji protokołu przedstawionej w tabeli.

Ten problem dotyczy szczególnie następujących tras CipherSuites i CipherSpecs dla tras SSLClient:

- SSL_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA, która odpowiada:
 - SSL 3.0: MQ CipherSpec TRIPLE_DES_SHA_US
 - TLS 1.0: MQ CipherSpec TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA
- SSL_RSA_WITH_DES_CBC_SHA, która odpowiada:
 - SSL 3.0: MQ CipherSpec DES_SHA_EXPORT
 - TLS 1.0: MQ CipherSpec TLS_RSA_WITH_DES_CBC_SHA
- SSL_RSA_WITH_RC4_128_SHA, która odpowiada:
 - SSL 3.0: MQ CipherSpec RC4_SHA_US
 - TLS 1.2: MQ CipherSpec TLS_RSA_WITH_RC4_128_SHA256

Aby użyć pojedynczej trasy MQIPT SSLClient do tunelowania wielu kanałów produktu IBM MQ, które korzystają z różnych specyfikacji CipherSpecs, należy upewnić się, że wszystkie kanały mają CipherSpecs, które używają tej samej wersji protokołu SSL, a **SSLClientProtocols** w celu korzystania z tej pojedynczej wersji protokołu.

Więcej informacji na temat produktu IBM MQ CipherSpecs zawiera sekcja [Włączanie specyfikacji CipherSpecs](#).

IBM MQ CipherSpec	MQIPT CipherSuite	Wersja protokołu
DES_SHA_EXPORT	SSL_RSA_WITH_DES_CBC_SHA	SSLv3
DES_SHA_EXPORT1024	N/D	N/D
ECDHE_ECDSA_3DES_EDE_CBC_SHA256	SSL_ECDHE_ECDSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA	TLSv1.2
ECDHE_ECDSA_AES_128_CBC_SHA256	SSL_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256	TLSv1.2
ECDHE_ECDSA_AES_128_GCM_SHA256	SSL_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256	TLSv1.2
ECDHE_ECDSA_AES_256_CBC_SHA384	SSL_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384	TLSv1.2

IBM MQ CipherSpec	MQIPT CipherSuite	Wersja protokołu
ECDHE_ECDSA_AES_256_GCM_SHA384	SSL_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384	TLSv1.2
ECDHE_ECDSA_NULL_SHA256	SSL_ECDHE_ECDSA_WITH_NULL_SHA	TLSv1.2
ECDHE_ECDSA_RC4_128_SHA256	SSL_ECDHE_ECDSA_WITH_RC4_128_SHA	TLSv1.2
ECDHE_RSA_3DES_EDE_CBC_SHA256	SSL_ECDHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA	TLSv1.2
ECDHE_RSA_AES_128_CBC_SHA256	SSL_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256	TLSv1.2
ECDHE_RSA_AES_128_GCM_SHA256	SSL_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256	TLSv1.2
ECDHE_RSA_AES_256_CBC_SHA384	SSL_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384	TLSv1.2
ECDHE_RSA_AES_256_GCM_SHA384	SSL_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384	TLSv1.2
ECDHE_RSA_NULL_SHA256	SSL_ECDHE_RSA_WITH_NULL_SHA	TLSv1.2
ECDHE_RSA_RC4_128_SHA256	SSL_ECDHE_RSA_WITH_RC4_128_SHA	TLSv1.2
FIPS_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA (uwaga 1)	SSL_RSA_FIPS_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA	SSLv3
FIPS_WITH_DES_CBC_SHA (Uwaga 1)	SSL_RSA_FIPS_WITH_DES_CBC_SHA	SSLv3
NULL_MD5	SSL_RSA_WITH_NULL_MD5	SSLv3
NULL_SHA	SSL_RSA_WITH_NULL_SHA	SSLv3
RC2_MD5_EXPORT	N/D	N/D
RC4_56_SHA_EXPORT1024	N/D	N/D
RC4_MD5_EXPORT	SSL_RSA_EXPORT_WITH_RC4_40_MD5	SSLv3
RC4_MD5_US	SSL_RSA_WITH_RC4_128_MD5	SSLv3
RC4_SHA_US	SSL_RSA_WITH_RC4_128_SHA	SSLv3
TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA	SSL_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA	TLSv1
TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA	SSL_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA	TLSv1
TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256	SSL_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256	TLSv1.2
TLS_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256	SSL_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256	TLSv1.2
TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA	SSL_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA	TLSv1
TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256	SSL_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256	TLSv1.2
TLS_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384	SSL_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384	TLSv1.2
TLS_RSA_WITH_DES_CBC_SHA	SSL_RSA_WITH_DES_CBC_SHA	TLSv1
TLS_RSA_WITH_NULL_NULL	N/D	N/D
TLS_RSA_WITH_NULL_SHA256	SSL_RSA_WITH_NULL_SHA256	TLSv1.2
TLS_RSA_WITH_RC4_128_SHA256	SSL_RSA_WITH_RC4_128_SHA	TLSv1.2
TRIPLE_DES_SHA_US	SSL_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA	SSLv3

Uzgadnianie SSL/TLS w programie MQIPT

Proces uzgadniania SSL/TLS odbywa się podczas początkowego żądania połączenia między klientem i serwerem SSL/TLS, gdy przeprowadzane jest uwierzytelnianie i uzgadnianie pakietów CipherSuites .

Wszystkie obsługiwane pakiety CipherSuites SSL/TLS (patrz “Obsługa protokołu SSL/TLS w produkcie MQIPT” na stronie 1003), z wyjątkiem anonimowych CipherSuites, wymagają uwierzytelniania serwera i umożliwiają uwierzytelnianie klienta. Serwer można skonfigurować w taki sposób, aby żądał uwierzytelniania klienta. Należy unikać używania anonimowych pakietów CipherSuites , ponieważ nie zapewniają one żadnych gwarancji dotyczących tożsamości zdalnego węzła sieci. Istnieje możliwość ataku typu man-in-the-middle w celu przechwycenia anonimowych połączeń SSL/TLS bez Twojej wiedzy. Anonimowe CipherSuites należy używać tylko w przypadku wiarygodnych sieci wewnętrznych i tylko w przypadku, gdy użytkownik jest gotowy zaakceptować ryzyko przechwycenia danych.

Uwierzytelnianie partnerskie w protokole SSL/TLS jest oparte na kryptografii klucza publicznego i certyfikatach cyfrowych X.509v3 . Ośrodek, który powinien być uwierzytelniony w protokole SSL/TLS, wymaga klucza prywatnego i certyfikatu cyfrowego (który zawiera odpowiedni klucz publiczny wraz z informacjami o tożsamości ośrodka), czasu ważności certyfikatu. Certyfikaty są podpisywane przez ośrodek certyfikacji, certyfikaty takich uprawnień nazywane są certyfikatami osób podpisujących. Certyfikat, po którym znajduje się co najmniej jeden certyfikat osoby podpisującej, stanowi łańcuch certyfikatów. Łańcuch certyfikatów charakteryzuje się tym, że począwszy od pierwszego certyfikatu (certyfikatu ośrodka), podpis każdego certyfikatu w łańcuchu może zostać zweryfikowany za pomocą klucza publicznego znajdującego się w następnym certyfikacie osoby podpisującej.

Po ustanowieniu bezpiecznego połączenia wymagającego uwierzytelniania serwera, serwer wysyła do klienta łańcuch certyfikatów, aby udowodnić swoją tożsamość. Klient SSL/TLS będzie kontynuował tworzenie połączenia z serwerem tylko wtedy, gdy może uwierzytelnić serwer, na przykład zweryfikować podpis certyfikatu ośrodka serwera. W celu sprawdzenia, czy podpis klienta SSL/TLS musi być zaufany sam ośrodek serwera lub co najmniej jeden z osób podpisujących w łańcuchu certyfikatów udostępnionym przez serwer, musi być sprawdzony. Certyfikaty zaufanych serwisów i osób podpisujących muszą być obsługiwane po stronie klienta w celu przeprowadzenia tej weryfikacji.

Klient SSL/TLS sprawdza łańcuch certyfikatów serwera, rozpoczynając od certyfikatu ośrodka. Klient uważa, że podpis certyfikatu serwisu jest ważny w następujących okolicznościach:

- Certyfikat serwisu znajduje się w repozytorium zaufanej witryny lub certyfikatów osoby podpisującej
- Poprawność certyfikatu osoby podpisującej w łańcuchu może zostać sprawdzona na podstawie jego repozytorium zaufanych certyfikatów osoby podpisującej.

W tym drugim przypadku klient SSL/TLS sprawdza, czy łańcuch certyfikatów jest rzeczywiście poprawnie podpisany, od zaufanego certyfikatu osoby podpisującej aż do certyfikatu ośrodka serwera. Każdy certyfikat zaangażowany w ten proces jest również sprawdzany pod kątem poprawności formatu i dat ważności. Jeśli którekolwiek z tych kontroli nie powiedzie się, połączenie z serwerem zostanie odrzucone. Po sprawdzeniu certyfikatu serwera klient korzysta z klucza publicznego osadzonego w tym certyfikacie w kolejnych krokach protokołu SSL/TLS. Połączenie SSL/TLS może zostać nawiązane tylko wtedy, gdy serwer rzeczywiście ma odpowiadający mu klucz prywatny.

Uwierzytelnianie klienta odbywa się zgodnie z tą samą procedurą: jeśli serwer SSL/TLS wymaga uwierzytelnienia klienta, klient wysyła do serwera łańcuch certyfikatów w celu udowodnienia jego tożsamości. Serwer weryfikuje łańcuch w oparciu o repozytorium zaufanych ośrodków serwisu i certyfikaty osoby podpisującej. Po sprawdzeniu, czy certyfikat klienta korzysta z klucza publicznego osadzonego w tym certyfikacie, serwer używa w kolejnych krokach protokołu SSL/TLS. Połączenie SSL/TLS może zostać nawiązane tylko wtedy, gdy klient rzeczywiście ma odpowiedni klucz prywatny.

Ostatnie wersje protokołów TLS zapewniają wysoką komunikację bezpieczeństwa (protokoły SSL i starsze protokoły TLS są uznawane za niezabezpieczone). Protokół działa jednak w oparciu o informacje dostarczone przez aplikację. Tylko w przypadku, gdy ta baza informacji zostanie utrzymana w sposób bezpieczny, możliwe jest osiągnięcie ogólnego celu bezpiecznej komunikacji. Na przykład, jeśli repozytorium zaufanych ośrodków i certyfikaty osób podpisujących jest zagrożone, można nawiązać bezpieczne połączenie z bardzo niezabezpieczonym partnerem komunikacyjnym.

Implementacja protokołu SSL/TLS w produkcji MQIPT

Protokoły SSL 3.0 i TLS 1.0, 1.1 i 1.2 są implementowane za pomocą znaczników PKCS (Public Key Cryptography Standards) #12 zapisanych w plikach kluczy (z typami plików .p12 lub .pfx), zawierających kod X509.V3 . **V9.1.4** Produkt MQIPT może również korzystać ze składnic kluczy sprzętowych szyfrujących, które obsługują standard PKCS#11 Cryptographic Token Interface. Produkt MQIPT korzysta z pakietu IBM Java Secure Socket Extension (JSSE).

Produkt MQIPT może działać jako klient SSL/TLS lub serwer SSL/TLS, w zależności od tego, które zakończenie inicjuje połączenie. Klient uruchamia połączenie, a serwer akceptuje żądanie połączenia. Jest możliwe, aby trasa MQIPT działała zarówno jako klient, jak i serwer. W takim przypadku użycie opcji Tryb proxy SSL/TLS zwykle zapewnia lepszą wydajność.

Gdy produkt MQIPT jest skonfigurowany dla trybu proxy SSL/TLS, przekazuje dane SSL/TLS tylko między dwoma punktami końcowymi; nie uczestniczy w uzgadnianiu SSL/TLS i nie wymaga żadnych certyfikatów cyfrowych.

Produkt MQIPT nie przekazuje danych SNI (Server Name Indication), które są odbierane przez przychodzące połączenie TLS przez połączenie wychodzące TLS. Oznacza to, że dla połączeń TLS między MQIPT i docelowym menedżerem kolejek nie można używać certyfikatów na kanale, określonych za pomocą atrybutu kanału **CERTLABL** . Aby użyć certyfikatu na podstawie kanału w docelowym menedżerze kolejek, w przypadku połączenia TLS, które przechodzi przez serwer MQIPT, trasa MQIPT musi używać trybu proxy SSL/TLS, który przekazuje wszystkie przepływy sterowania TLS w stanie nienaruszonym, łącznie z nazwą SNI. Więcej informacji na temat korzystania z wielu certyfikatów w menedżerze kolejek za pomocą programu MQIPT zawiera sekcja [“Obsługa wielu certyfikatów w produkcji IBM MQ z produktem MQIPT” na stronie 1005](#).

Każda trasa MQIPT może być niezależnie skonfigurowana z własnym zestawem właściwości SSL/TLS. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [Właściwości trasy produktu MQIPT](#) .

Szyfrowanie hasła pliku kluczy w produkcji MQIPT

Zaszyfruj hasło używane do otwarcia pliku kluczy lub do uzyskania dostępu do sprzętu szyfrującego używanego przez produkt MQIPT za pomocą komendy **mqiptPW** . Zaszyfrowane hasło może być używane przez dowolne z następujących właściwości: **SSLClientKeyRingPW**, **SSLClientCAKeyRingPW**, **SSLServerKeyRingPW** i **SSLServerCAKeyRingPW**. W tym temacie opisano prawidłowy sposób przechowywania hasła pliku kluczy w celu użycia przez produkt MQIPT.

Narzędzie **mqiptkeyman** (iKeyman) w pliku ukrytych haseł nie jest obsługiwane przez produkt MQIPT. Zamiast używać pliku ukrytych haseł, należy użyć komendy **mqiptPW** w celu zapisania zaszyfrowanego hasła.

W wersjach wcześniejszych niż IBM MQ 9.1.5 hasła pliku kluczy do użycia przez produkt MQIPT są przechowywane w plikach, do których odwołują się dowolne właściwości produktu **SSL*KeyRingPW** .

V9.1.5 Z programu IBM MQ 9.1.5 zaszyfruj hasła do pliku kluczy, które mają być używane przez produkt MQIPT , za pomocą komendy **mqiptPW** , a następnie ustaw wartość właściwości **SSL*KeyRingPW** na zaszyfrowane hasło. Produkt MQIPT umożliwia rozróżnianie zaszyfrowanych haseł i nazw plików w wartościach właściwości w celu zapewnienia zgodności z konfiguracjami utworzonymi przed produktem IBM MQ 9.1.5.

Metoda szyfrowania haseł kluczy, która jest dostępna w produkcji MQIPT w wersjach wcześniejszych niż IBM MQ 9.1.5 , jest nieaktualna, ale nadal może być używana. Aby zwiększyć ochronę haseł kluczy pierścieniowych, należy ponownie zaszyfrować wszystkie hasła kluczy, które zostały wcześniej zaszyfrowane przy użyciu najnowszej metody ochrony.

Aby zaszyfrować hasło pliku kluczy używanego przez produkt MQIPT, należy wykonać kroki opisane w sekcji [Encrypting zapisanego hasła](#).

Należy użyć hasła **mqiptSample** , aby otworzyć jeden z przykładowych plików kluczy dostarczonych w podkatalogu **samples/ssl** w katalogu instalacyjnym MQIPT .

Wybieranie certyfikatów z pliku kluczy w programie MQIPT

Istnieje możliwość posiadania więcej niż jednego certyfikatu osobistego przechowywanego w tym samym pliku kluczy lub w tokenie sprzętu szyfrującego. Właściwości produktu **SSLClientSite*** mogą być używane po stronie klienta w celu wybrania certyfikatu, który ma zostać wysłany do serwera w celu uwierzytelnienia, a właściwości produktu **SSLServerSite*** mogą być używane po stronie serwera w celu wybrania certyfikatu, który ma zostać wysłany do klienta w celu uwierzytelnienia.

Korzystając z tych właściwości, można wybrać certyfikat na podstawie nazwy wyróżniającej (DN). Alternatywnie etykieta certyfikatu może zostać użyta do wybrania certyfikatu przy użyciu właściwości **SSLServerSiteLabel** i **SSLClientSiteLabel**.

Ustawienia zaufania w produkcie MQIPT

Plik kluczy zawiera certyfikat osobisty, który zawiera certyfikat osoby podpisującej lub łańcuch certyfikatów osoby podpisującej.

Istnieją dwa typy plików kluczy używanych przez produkt MQIPT:

Pierścień kluczy ośrodka certyfikacji (CA)

Ten plik kluczy zawiera zaufane certyfikaty ośrodków CA, które są używane do sprawdzania poprawności certyfikatów należących do zdalnego węzła sieci. Te certyfikaty ośrodka CA pomagają określić, czy zdalny węzeł sieci jest wiarygodny. MQIPT obsługuje zarówno pliki kluczy w formacie PKCS #12, jak i sprzętowe magazyny kluczy sprzętowych, które obsługują interfejs PKCS #11, służący do przechowywania certyfikatów CA. Pliki kluczy CA MQIPT są identyfikowane za pomocą właściwości trasy **SSLClientCAKeyRing** i **SSLServerCAKeyRing**. Użycie sprzętu szyfrującego w celu uzyskania dostępu do certyfikatów ośrodka CA jest włączone przez ustawienie właściwości **SSLClientCAKeyRingUseCryptoHardware** i **SSLServerCAKeyRingUseCryptoHardware**.

Plik kluczy ośrodka CA po stronie klienta SSL/TLS powinien zawierać listę zaufanych certyfikatów CA, które będą używane do uwierzytelniania certyfikatu wysłanego z serwera. Jeśli trasa serwera SSL jest skonfigurowana pod kątem uwierzytelniania klienta, klucz CA po stronie serwera SSL/TLS powinien zawierać listę zaufanych certyfikatów ośrodka CA, które będą używane do uwierzytelniania certyfikatu wysłanego od klienta.

Pierścień kluczy certyfikatu osobistego

Ten plik kluczy zawiera certyfikaty osobiste używane przez produkt MQIPT do identyfikowania się ze zdalnym węzłem równorzędnym. Podczas generowania samopodpisanego certyfikatu lub żądania certyfikatu podpisanego przez ośrodek CA należy go używać przy użyciu pliku kluczy certyfikatu osobistego. MQIPT obsługuje zarówno pliki kluczy w formacie PKCS #12, jak i sprzętowe magazyny kluczy sprzętowych, które obsługują interfejs PKCS #11, służący do przechowywania certyfikatów osobistych. W programie MQIPT pliki kluczy certyfikatów osobistych są identyfikowane za pomocą właściwości trasy **SSLClientKeyRing** i **SSLServerKeyRing**. Korzystanie z sprzętu szyfrującego w celu uzyskania dostępu do certyfikatów osobistych jest włączone przez ustawienie właściwości **SSLClientKeyRingUseCryptoHardware** i **SSLServerKeyRingUseCryptoHardware**.

Plik kluczy po stronie serwera SSL/TLS powinien zawierać certyfikat osobisty serwera MQIPT. Jeśli uwierzytelnianie klienta jest wymagane na trasie klienta SSL, klucz główny po stronie klienta SSL/TLS powinien zawierać certyfikat osobisty klienta.

Jeśli wymagane jest uwierzytelnianie klienta, należy włączyć właściwość **SSLServerAskClientAuth** po stronie serwera. Plik kluczy po stronie klienta powinien zawierać certyfikat osobisty klienta. Plik kluczy MQIPT po stronie serwera, identyfikowany przez właściwość **SSLServerCAKeyRing**, powinien zawierać listę zaufanych certyfikatów CA, które będą używane do uwierzytelniania klienta.

Jeśli dla trasy nie skonfigurowano pierścienia kluczy ośrodka CA, produkt MQIPT wyszuka certyfikaty ośrodka CA w pliku kluczy certyfikatu osobistego zamiast tego, jeśli jest on skonfigurowany. Jeśli na przykład dla produktu **SSLServerCAKeyRing** nie zostanie ustawiona żadna wartość, program MQIPT wyszuka certyfikaty ośrodka CA w pliku kluczy identyfikowany przez produkt **SSLServerKeyRing**.

Alternatywą dla korzystania z certyfikatów podpisanych przez zaufany ośrodek CA można używać certyfikatów samopodpisanych. Przykład samopodpisanego certyfikatu można znaleźć w przykładowym

pliku kluczy `sslSample.pfx` dostarczonym razem z programem MQIPT w podkatalogu `samples/ssl`. Aby otworzyć przykładowe pliki kluczy PKCS#12, należy użyć hasła `mqiptSample`.

Samopodpisane certyfikaty mogą być przydatne w scenariuszach testowych, w których należy zapewnić łączność SSL/TLS bez płacenia CA za certyfikat. Nie należy jednak używać certyfikatów samopodpisanych w środowiskach produkcyjnych. Informacje na temat tworzenia certyfikatu podpisanego przez ośrodek CA zawiera sekcja [Tworzenie pliku kluczy](#).

Do zarządzania certyfikatami cyfrowymi i magazynami kluczy można użyć programu narzędziowego o nazwie **mqiptkeyman**, który jest dostarczany razem z produktem MQIPT. Instrukcje instalacji i dalsze informacje znajdują się w sekcji [“mqiptKeyman i mqiptKeycmd w podręczniku MQIPT”](#) na stronie 1017.

Aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do nich, należy zabezpieczyć wszystkie pliki kluczy i pliki hasel, korzystając z opcji zabezpieczających systemu operacyjnego.

Testowanie protokołu SSL/TLS w produkcji MQIPT

Połączenie SSL/TLS można przetestować, korzystając z przykładów podanych w tej dokumentacji.

Opis różnych scenariuszy można znaleźć w sekcji [Pierwsze kroki z produktem IBM MQ Internet Pass-Thru](#). W szczególności należy zapoznać się z następującymi zadaniami:

- [Uwierzytelnianie serwera SSL/TLS](#)
- [Uwierzytelnianie klienta SSL/TLS](#)
- [Uruchamianie programu MQIPT w trybie proxy SSL/TLS](#)
- [Uruchamianie programu MQIPT w trybie proxy SSL/TLS z menedżerem zabezpieczeń](#)

Aby sprawdzić, czy konfiguracja protokołu SSL/TLS działa poprawnie, można użyć certyfikatów samopodpisanych. Samopodpisane certyfikaty są przydatne w scenariuszach testowych, dzięki czemu można zapewnić łączność SSL/TLS bez płacenia ośrodka certyfikacji (CA) dla certyfikatu. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera sekcja [Tworzenie certyfikatów testowych](#).

Przykład samopodpisanego certyfikatu można znaleźć w przykładowym pliku kluczy `sslSample.pfx` dostarczonym razem z programem MQIPT w podkatalogu `samples/ssl`. Aby otworzyć przykładowe pliki kluczy PKCS #12, należy użyć hasła `mqiptSample`. Przykładowy certyfikat został udostępniony dla wygody użytkownika podczas testowania. Klucze prywatne przykładowego certyfikatu są jednak znane wszystkim użytkownikom produktu MQIPT. Oznacza to, że jest niezabezpieczona i powinna być używana tylko w środowisku testowym.

Nie należy używać żadnych samopodpisanych certyfikatów w środowiskach produkcyjnych, niezależnie od tego, czy są to certyfikaty przykładowe. Zamiast tego należy uzyskać certyfikat podpisany przez ośrodek CA z zaufanego ośrodka CA. Informacje na temat tworzenia certyfikatu podpisanego przez ośrodek CA zawiera sekcja [Tworzenie pliku kluczy](#).

Podczas tworzenia lub żądania certyfikatu należy wziąć pod uwagę, który typ klucza, wielkość klucza i algorytm podpisu cyfrowego są odpowiednie dla potrzeb bezpieczeństwa użytkownika. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [“Uwagi dotyczące certyfikatu cyfrowego dla produktu MQIPT”](#) na stronie 1019.

Certyfikaty i technologie zarządzania certyfikatami są dostępne od wielu dostawców innych firm.

Komunikaty o błędach SSL/TLS w produkcji MQIPT

Niepowodzenia uzgadniania są rejestrowane w dzienniku połączeń produktu MQIPT w postaci wyjątków JSSE.

Więcej informacji na ten temat zawiera [“Dzienniki połączeń w produkcji MQIPT”](#) na stronie 1043. W poniższej tabeli opisano różne wyjątki, prawdopodobną przyczynę i odpowiednie działanie w celu rozstrzygnięcia niepowodzenia.

Wyjątki certyfikatu zwykle odnoszą się do certyfikatów na zdalnym końcu połączenia.

Jeśli błąd odnosi się do certyfikatu klienta lub menedżera kolejek produktu IBM MQ, termin *plik kluczy* zawiera repozytorium kluczy produktu IBM MQ partnera zdalnego.

W produkcie MQIPTcertyfikaty ośrodków CA są przechowywane w pliku kluczy ośrodka CA, który jest identyfikowany przez właściwości trasy **SSLClientCAKeyRing** i **SSLServerCAKeyRing**. Jeśli właściwości trasy pierścienia kluczy ośrodka CA nie są ustawione, odpowiedni plik kluczy osobistych (przywoływany przez właściwość **SSLClientKeyRing** lub **SSLServerKeyRing**) jest wyszukiwany zamiast certyfikatów CA.

Wyjątek	Przyczyna	Działanie
CertificateException	Certyfikat nie jest zaufany, ponieważ jest podpisany przez ośrodek CA, który nie znajduje się w pierścieniu kluczy ośrodka CA.	Sprawdź, czy wszystkie niezbędne certyfikaty ośrodka CA znajdują się w pliku kluczy ośrodka CA. Użyj narzędzia IBM do zarządzania kluczami dostarczanego razem z programem MQIPT, aby dodać brakujące certyfikaty ośrodka CA, dbając o uzyskanie kopii każdego certyfikatu ośrodka certyfikacji (CA) z wiarygodnego źródła.
Wyjątek CertificateExpired	<ol style="list-style-type: none"> 1. Certyfikat utracił ważność: data jego notAfter została przekazana. 2. Zegar systemowy jest ustawiony niepoprawnie. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uzyskaj nowy certyfikat i włóż go do pliku kluczy. Jeśli certyfikat należy do ośrodka certyfikacji, umieść nowy certyfikat w pliku kluczy ośrodka CA. 2. Sprawdź, czy zegar systemowy UTC jest ustawiony na poprawną godzinę.
Wyjątek CertificateNotYetValid	<ol style="list-style-type: none"> 1. Certyfikat jest używany przedwcześnie: data jego notBefore nie została jeszcze przybyła. 2. Zegar systemowy jest ustawiony niepoprawnie. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sprawdź, czy certyfikat został wygenerowany i poprawnie podpisany. Jeśli w organizacji działa własny ośrodek CA, zegar systemowy UTC dla ośrodka CA może być niepoprawny. 2. Sprawdź, czy zegar systemowy UTC jest ustawiony na poprawną godzinę.
Wyjątek CertificateParsing	<ol style="list-style-type: none"> 1. Certyfikat zawiera niepoprawne dane DER. 2. Certyfikat korzysta z nieobsługiwanych opcji DER. 	Upewnij się, że certyfikat został poprawnie wygenerowany i można go wyświetlić w narzędziu IBM Key Management dostarczonym z produktem MQIPT. Rozważ uzyskanie nowego certyfikatu z mniejszą liczbą rozszerzeń certyfikatów.
Wyjątek CertificateRevoked	Sprawdzenie unieważnienia certyfikatu jest włączone, a certyfikat został odwołany.	Zaświadczenie to nie powinno być zaufane. Uzyskaj certyfikat zastępczy i upewnij się, że nowy certyfikat i jego klucz prywatny znajdują się w pliku kluczy.

Wyjątek	Przyczyna	Działanie
CertPathBuilderException	Łańcuch certyfikatów nie został podpisany przez rozpoznawany ośrodek certyfikacji.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jeśli używane są certyfikaty podpisane przez ośrodek CA, sprawdź, czy w pliku kluczy ośrodka CA znajdują się wszystkie certyfikaty głównego ośrodka CA i pośredniego ośrodka CA. 2. Jeśli używane są certyfikaty samopodpisane, upewnij się, że wyodrębniono kopię części publicznej certyfikatu zdalnego i dodateś ją do pliku kluczy ośrodka CA. Należy unikać używania certyfikatów samopodpisanych w środowiskach produkcyjnych.
Wyjątek CertStore Wyjątek KeyStore	<p>Wystąpił błąd podczas odczytywania certyfikatu z pliku kluczy z jednego z następujących powodów:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Plik kluczy jest uszkodzony. 2. Brak pliku kluczy. 3. Zapisane hasło nie jest zgodne z hasłem pliku kluczy. 4. Jeśli trasa jest skonfigurowana pod kątem używania sprzętu szyfrującego, program MQIPT nie może połączyć się ze sprzętem szyfrującym. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Upewnij się, że plik kluczy może być odczytany i że wszystkie certyfikaty można przeglądać za pomocą narzędzia IBM Key Management. 2. Sprawdź, czy wszystkie właściwości trasy pierścienia klucza odwołują się do poprawnej nazwy pliku. 3. Sprawdź, czy hasło pliku kluczy zapisanych w pliku kluczy jest poprawne. Użyj narzędzia mqiptPW, aby zapisać poprawne hasło. 4. Jeśli trasa jest skonfigurowana do używania sprzętu szyfrującego, sprawdź, czy: <ul style="list-style-type: none"> • Plik właściwości zabezpieczeń produktu Java określa, że zainstalowany jest dostawca zabezpieczeń IBMPKCS11Impl . • Plik właściwości zabezpieczeń produktu Java zawiera pełną nazwę pliku konfiguracyjnego, który jest używany do inicjowania dostawcy zabezpieczeń IBMPKCS11Impl . • Plik konfiguracyjny, który jest używany do inicjowania dostawcy zabezpieczeń IBMPKCS11Impl , jest poprawny.

Wyjątek	Przyczyna	Działanie
Wyjątek SSLException: Brak dostępnego certyfikatu lub klucza odpowiadającego pakietami algorytmów szyfrowania SSL, które są włączone.	Użytkownik musi mieć certyfikat osobisty z poprawnym typem klucza dla korzystania z opcji CipherSuites . Na przykład CipherSuites , których nazwy rozpoczynają się od SSL_ECDH_ECDSA_ , wymagają certyfikatu z kluczem publicznym Elliptic Curve. Najczęściej używane pakiety CipherSuites wymagają certyfikatu z kluczem publicznym RSA.	Otwórz plik kluczy przy użyciu narzędzia do zarządzania kluczami IBM . W widoku Certyfikaty osobiste wybierz z kolei każdy certyfikat i wyświetl go. Kliknij opcję Wyświetl szczegóły , a następnie przejdź do sekcji Klucz publiczny podmiotu, aby wyświetlić typ klucza publicznego. Następnie należy sprawdzić właściwości trasy MQIPT SSLClientCipherSuites i SSLServerCipherSuites , aby upewnić się, że odpowiednie pakiety CipherSuites są włączone.
Wyjątek SSLException: nie ma wspólnych zestawów algorytmów szyfrowania SSLHandshakeException: nie ma wspólnych zestawów algorytmów szyfrowania	Uzgadnianie nie zgadza się z CipherSuite , ponieważ nie zachodzą nakładanie się zestawów CipherSuites na oba końce połączenia. W szczególności wychodzące połączenie IBM MQ włącza tylko jeden szyfr, dlatego trasy serwera SSLServer MQIPT mogą napotkać ten błąd. Ten błąd może również wystąpić, gdy wszystkie trzy z następujących warunków są spełnione: <ul style="list-style-type: none"> • no CipherSuite nie jest określone na trasie • W pliku kluczy skonfigurowanym na potrzeby trasy nie można znaleźć odpowiedniego certyfikatu ośrodka • anonimowe CipherSuites są wyłączone 	Sprawdź listę włączonych zestawów algorytmów szyfrowania (CipherSuites) we właściwościach trasy MQIPT SSLClientCipherSuites i SSLServerCipherSuites . Należy rozważyć włączenie dodatkowych opcji CipherSuites. Zapoznaj się z tabelą udostępnionej w celu określenia poprawnego parametru CipherSuites , aby włączyć dla każdego kanału IBM MQ wartość CipherSpec . Jeśli na trasie nie określono opcji CipherSuite , sprawdź, czy właściwości trasy pierścienia klucza odwołują się do poprawnego pliku kluczy i czy plik kluczy zawiera certyfikat osobisty, który może być używany przez produkt MQIPT . Jeśli trasa jest skonfigurowana pod kątem używania sprzętu szyfrującego, sprawdź, czy atrybut tokenlabel w pliku konfiguracyjnym, który jest używany do inicjowania dostawcy zabezpieczeń IBMPKCS11Impl , określa poprawną etykietę znacznika urządzenia szyfrującego.

mqiptKeyman i mqiptKeycmd w podręczniku MQIPT

mqiptKeyman (iKeyman) to aplikacja do zarządzania certyfikatami i kluczami, która jest już zaznajomiona z użytkownikami produktu IBM MQ . Komendy **mqiptKeyman** i **mqiptKeycmd** mogą być używane do zarządzania symetrycznymi i asymetrycznymi kluczami, certyfikatami cyfrowymi i żądaniami certyfikatów w plikach kluczy używanych przez produkt IBM MQ Internet Pass-Thru. Pliki te mogą być również używane do samodzielnego zarządzania plikami kluczy.

Produkt **mqiptKeyman** używa terminu *baza danych kluczy* do odwołania się do pliku kluczy; terminy te są synonimem synonimu.

Program **mciptKeyman** może być uruchamiany w dwóch trybach, interfejsie GUI i interfejsie wiersza komend (CLI). Użyj komendy **mciptKeyman** , aby uruchomić interfejs GUI programu iKeyman , a następnie komendę **mciptKeycmd** , aby uruchomić interfejs CLI programu iKeyman .

Równoważne komendy służące do zarządzania certyfikatami w programie IBM MQ to **strmqikm** w celu uruchomienia interfejsu GUI programu iKeyman i programu **runmqckm** w celu uruchomienia interfejsu wiersza komend iKeyman . Komendy IBM MQ są opisane w sekcji [Korzystanie z runmqckm, runmqakmi strmqikm w celu zarządzania certyfikatami cyfrowymi](#).

Wymagany format pliku kluczy dla MQIPT

Podczas tworzenia plików kluczy przeznaczonych do użycia w programie MQIPT należy użyć formatu pliku PKCS #12 :

- W interfejsie GUI wybierz opcję PKCS#12 w polu **Key database type** (Typ bazy danych kluczy) podczas tworzenia pliku kluczy.
- W interfejsie wiersza komend należy podać parametr `-type pkcs12` w komendzie `mciptKeycmd -keydb -create` .

V9.1.4 Produkt MQIPT może również uzyskiwać dostęp do certyfikatów przechowywanych w sprzęcie szyfrującym, który obsługuje interfejs PKCS #11 . Interfejs ten może być również używany do zarządzania certyfikatami na sprzęcie PKCS #11 . Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [“Korzystanie ze sprzętu szyfrującego PKCS #11 w produkcie MQIPT”](#) na stronie 1028.

Szyfrowanie hasła pliku kluczy dla produktu MQIPT

Po utworzeniu pliku kluczy należy zaszyfrować hasło pliku kluczy w formacie, który może być używany przez produkt MQIPT w celu uzyskania dostępu do pliku. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [“Szyfrowanie hasła pliku kluczy w produkcie MQIPT”](#) na stronie 1012 .

Plik ukrytych plików nie jest obsługiwany przez produkt MQIPT. Aby zaszyfrować hasło pliku kluczy zamiast pliku ukrytych haseł, należy użyć komendy **mciptPW** .

Przykłady wiersza komend

Interfejs CLI używa tej samej składni, co komenda IBM MQ **runmqckm** . Dodaj wymagane parametry do programu **mciptKeycmd**, tak jak przedstawiono to w poniższych przykładach:

- Aby utworzyć plik PKCS#12 :

```
mciptKeycmd -keydb -create -db key.p12 -pw password -type pkcs12
```

- Aby utworzyć samopodpisany certyfikat osobisty do celów testowych:

```
mciptKeycmd -cert -create -db key.p12 -pw password -type pkcs12  
-label mcipt -dn "CN=Test Certificate,OU=Sales,O=Example,C=US"  
-sig_alg SHA256WithRSA -size 2048
```

Ta komenda tworzy certyfikat cyfrowy z 2048-bitowym kluczem publicznym RSA i podpisem cyfrowym, który używa RSA z algorytmem mieszającym SHA-256 . Podczas tworzenia certyfikatu należy zwrócić uwagę na algorytm szyfrowania klucza publicznego, wielkość klucza i algorytm podpisu cyfrowego, które są odpowiednie dla potrzeb bezpieczeństwa organizacji. Więcej informacji zawiera sekcja [“Uwagi dotyczące certyfikatu cyfrowego dla produktu MQIPT”](#) na stronie 1019.

W tym przykładzie używany jest samopodpisany certyfikat, który jest odpowiedni do celów testowych. Jednak w środowisku produkcyjnym zamiast niego należy użyć certyfikatu podpisanego przez ośrodek certyfikacji.

Należy zauważyć, że MQIPT v2.0 i starsze wersje nie obsługują podpisów cyfrowych produktu SHA-2 , dlatego ten certyfikat nie jest odpowiedni do nawiązywania bezpiecznych połączeń z gniazdami do poprzednich wersji produktu MQIPT ; wymagany jest starszy algorytm podpisywania, taki jak SHA1WithRSA.

- Aby utworzyć żądanie certyfikatu dla podpisanego certyfikatu ośrodka CA dla celów produkcyjnych:

```
mqiptKeycmd -certreq -create -db key.p12 -pw password -type pkcs12 -file cert.req  
-label mqipt -dn "CN=Test Certificate,OU=Sales,O=Example,C=US"  
-sig_alg SHA256WithRSA -size 2048
```

Komenda tworzy żądanie certyfikatu cyfrowego z 2048-bitowym kluczem publicznym RSA i podpisem cyfrowym, który używa RSA z algorytmem mieszającym SHA-256 . Podczas tworzenia certyfikatu należy zwrócić uwagę na algorytm szyfrowania klucza publicznego, wielkość klucza i algorytm podpisu cyfrowego, które są odpowiednie dla potrzeb bezpieczeństwa organizacji. Więcej informacji zawiera sekcja “[Uwagi dotyczące certyfikatu cyfrowego dla produktu MQIPT](#)” na stronie 1019.

- Aby otrzymać podpisany przez ośrodek CA plik certyfikatu osobistego cert . crt w pliku kluczy:

```
mqiptKeycmd -cert -receive -db key.p12 -pw password -type pkcs12 -file cert.crt
```

Należy upewnić się, że certyfikat CA ośrodka CA, który podpisał certyfikat osobisty, znajduje się w pliku kluczy CA, na przykład:

```
mqiptKeycmd -cert -add -db key.p12 -pw password -type pkcs12 -file ca.crt -label rootCA
```

Uwagi dotyczące certyfikatu cyfrowego dla produktu MQIPT

Należy wziąć pod uwagę wielkość klucza certyfikatu, wybór odpowiedniego algorytmu podpisu cyfrowego certyfikatu oraz certyfikatu cyfrowego, a także certyfikat CipherSuite compatibilityDigital oraz zgodność z programem CipherSuite .

Uwagi dotyczące wielkości klucza certyfikatu dla produktu MQIPT

Wielkość klucza publicznego zależy od strategii bezpieczeństwa organizacji i zależy od zastosowanego algorytmu szyfrowania. W ogólnym przypadku większe klucze są bardziej bezpieczne. Poniższa tabela zawiera listę minimalnych wielkości kluczy, które powinny być używane:

Algorytm	Minimalna wielkość klucza (bity)
Krzywa eliptyczna	256
RSA	2048

Należy określić wielkość klucza certyfikatu podczas tworzenia żądania certyfikatu lub certyfikatu.

- Podczas korzystania z komendy **mqiptKeycmd** CLI parametr **-size** określa wielkość klucza.
- Jeśli używany jest interfejs GUI programu **mqiptKeyman** , w polu **Wielkość klucza** w oknie Tworzenie certyfikatu określa się wielkość klucza.

Wybór odpowiedniego algorytmu podpisu cyfrowego certyfikatu

Aby zapobiec fakszterstowi certyfikatów cyfrowych, ważne jest, aby użyć silnego algorytmu podpisu cyfrowego. Podczas tworzenia lub żądania certyfikatu należy zwrócić uwagę, aby wybrać dobry algorytm.

Należy unikać używania starych algorytmów podpisu cyfrowego opartych na algorytmach MD5 lub SHA-1 , ponieważ algorytmy te nie są już wystarczająco bezpieczne dla współczesnego użycia. Jeśli to możliwe, należy użyć jednego z nowszych algorytmów podpisu cyfrowego opartych na SHA-2 , takich jak SHA-256 z RSA (SHA256WithRSA).

Jednak wersje produktu MQIPT w wersji wcześniejszej niż 2.1 nie obsługują podpisów cyfrowych SHA-2 , dlatego w celu zapewnienia współdziałania z poprzednimi wersjami produktu MQIPT należy użyć algorytmu podpisywania cyfrowego SHA1WithRSA . Należy jednak zaplanować aktualizację starszych wersji produktu MQIPT i fazowego użycia podpisów cyfrowych MD5 i SHA-1 .

- W przypadku korzystania z komendy **mqiptKeycmd** CLI parametr **-sig_alg** określa algorytm podpisu cyfrowego.
- W przypadku korzystania z interfejsu GUI programu **mqiptKeyman** pole **Algorytm podpisu** w oknie Tworzenie certyfikatu określa algorytm podpisu cyfrowego.

Zgodność certyfikatów cyfrowych i pakietu CipherSuite w produkcie MQIPT

Nie wszystkie pakiety CipherSuites mogą być używane ze wszystkimi certyfikatami cyfrowymi. Istnieją różne typy pakietu CipherSuite, pogrupowane według ich przedrostka nazwy CipherSuite . Każdy typ pakietu CipherSuite nakłada różne ograniczenia na typ certyfikatu cyfrowego, który może być używany. Ograniczenia te mają zastosowanie do wszystkich połączeń SSL/TLS MQIPT , ale są szczególnie istotne dla użytkowników kryptografii krzywej eliptycznej. Podczas uzgadniania bezpiecznego gniazda program MQIPT automatycznie wybiera certyfikat osobisty w celu identyfikacji siebie, który jest odpowiedni dla wynegocjowanego pakietu CipherSuite. W większości przypadków produkt MQIPT automatycznie współdziała ze zdalnym węzłem sieci. Jednak w niektórych scenariuszach może być konieczne użycie konkretnego pakietu MQIPT CipherSuite do współpracy ze zdalnym systemem IBM MQ . Aplikacja **mqiptKeyman** dostarczana z produktem MQIPT może tworzyć certyfikaty i żądania certyfikatów tylko za pomocą kluczy publicznych DSA i RSA. Dodatkowo program narzędziowy IBM MQ **runmqakm** może tworzyć certyfikaty i żądania certyfikatów za pomocą kluczy publicznych Elliptic Curve. Informacje na temat tworzenia innych typów certyfikatów można uzyskać od ośrodka certyfikacji.

Typ certyfikatu cyfrowego, który ma być używany, zależy od typu CipherSuite , który jest używany:

- Plik CipherSuites o nazwach rozpoczynających się od `SSL_ECDH_ECDSA_` i `SSL_ECDHE_ECDSA_` wymaga certyfikatu cyfrowego o kluczu publicznym Elliptic Curve.
- Pakiety CipherSuites o nazwach zawierających *anon* są anonimowe. Nie wymagają one certyfikatu cyfrowego w celu zidentyfikowania zdalnego węzła sieci. Takie pakiety CipherSuites mogą uniknąć kosztów zarządzania cyklem życia certyfikatów w sieciach, w których używany jest alternatywny sposób uwierzytelniania, ale generalnie unikaj ich użycia ze względu na brak uwierzytelniania.
- Inne pakiety CipherSuites wymagają certyfikatu cyfrowego za pomocą klucza publicznego RSA.

Uwaga: Narzędzia **mqiptKeyman** i **mqiptKeycmd** nie mogą tworzyć certyfikatów lub żądań certyfikatów przy użyciu klucza publicznego Elliptic Curve. W tym celu można użyć komendy **runmqakm** udostępnionej razem z programem IBM MQ . Komenda **runmqakm** jest opisana w sekcji [Korzystanie z runmqckm, runmqakmi strmqikm](#) w celu zarządzania certyfikatami cyfrowymi.

Wyjście certyfikatu w programie MQIPT

Celem wyjścia certyfikatu jest sprawdzenie poprawności certyfikatu równorzędnego SSL/TLS odebranego przez produkt MQIPT.

Trasę MQIPT można skonfigurować do działania jako klient SSL/TLS, gdy nawiąże nowe połączenie i będzie działać jako serwer SSL/TLS, gdy otrzyma żądanie połączenia. W trakcie procesu uzgadniania SSL/TLS klient SSL/TLS odbiera z serwera certyfikat równorzędny, a certyfikat może być używany do uwierzytelniania serwera. Serwer SSL/TLS może również odbierać certyfikat równorzędny od klienta, a certyfikat może być używany do uwierzytelniania klienta.

Wyjście certyfikatu jest wywoływane, gdy program MQIPT odbiera certyfikat równorzędny, co pozwala na dalsze sprawdzanie poprawności. Wszystkie wyjątki, które są wychwytywane przez wyjście, są wychwytywane przez program MQIPT i żądanie połączenia zostało zakończone. W związku z tym zaleca się, aby wyjście wychwytyło wszystkie wyjątki i przekaże odpowiedni kod powrotu do programu MQIPT.

Przykład można zaimplementować w celu wyświetlenia wyjścia certyfikatu, aby uzyskać więcej informacji na temat [Korzystanie z wyjścia certyfikatu w celu uwierzytelnienia serwera SSL/TLS](#).

Uwaga: Program MQIPT działa w pojedynczym Java virtual machine , więc wyjście certyfikatu zdefiniowanego przez użytkownika może zagrozić normalnej pracy serwera MQIPT na jeden z następujących sposobów:

- Wpływ na zasoby systemowe
- Generuj wąskie gardła
- Pogorszona wydajność

Przed zaimplementowaniu go w środowisku produkcyjnym należy intensywnie przetestować efekty wyjścia certyfikatu.

Klasa com.ibm.mq.ipc.exit.CertificateExit w produkcji MQIPT

Klasa abstrakcyjna, która musi zostać zaimplementowana przez klasę zdefiniowaną za pomocą właściwości SSLExitName .

Klasa zawiera domyślne implementacje do uruchamiania wyjścia oraz niektóre metody publiczne, które można opcjonalnie przestonić zgodnie z wymaganiami użytkownika. Pełna lista obsługiwanych metod jest następująca:

metody

public int init (IPTTrace)

Metoda init jest wywoływana przez produkt MQIPT , gdy wyjście jest ładowane przez program MQIPT i może zostać zaimplementowane w celu wykonania dowolnej inicjalizacji wyjścia, na przykład ładowania danych używanych podczas procesu sprawdzania poprawności. Domyślna implementacja nic nie robi.

public int refresh (IPTTrace)

Metoda odświeżania jest zaimplementowana w celu odświeżenia dowolnych danych, na przykład przeładowuje wszystkie dane dla dysku, które są używane w trakcie procesu sprawdzania poprawności. Ta metoda jest wywoływana, gdy administrator produktu MQIPT wydał komendę odświeżania. Domyślna implementacja nic nie robi.

public void close (IPTTrace)

Metoda zamykania jest implementowana w celu wykonania operacji porządkowanie, gdy trasa ma zostać zatrzymana lub MQIPT jest zamykana. Domyślna implementacja nic nie robi.

public CertificateExitResponse validate (IPTTrace)

Metoda sprawdzania poprawności jest wywoływana w celu sprawdzenia poprawności certyfikatu równorzędnego. Obiekt zwrotu może być używany do przekazywania informacji z powrotem do programu MQIPT, na przykład kodu powrotu i tekstu, który można dodać do dziennika połączenia. Domyślna implementacja zwraca odpowiedź CertificateExitz CertificateExitResponse.OK.

Obsługiwane metody uzyskiwania właściwości:

public int getListenerPort ()

Pobiera port nasłuchiwanie trasy-zgodnie z definicją właściwości ListenerPort .

public String getDestination()

Pobiera adres docelowy-zgodnie z definicją właściwości Miejsce docelowe.

public int getDestinationPort ()

Pobiera adres docelowego portu nasłuchiwanie-zgodnie z definicją właściwości DestinationPort .

public String getClientIPAddress ()

Pobiera adres IP klienta udostępniający żądanie połączenia.

public int getClientPortAddress()

Pobiera adres portu używany przez klienta, który tworzy żądanie połączenia.

public boolean isSSLClient()

Używany do określania, czy wyjście jest wywoływane jako klient SSL/TLS lub serwer SSL/TLS. Jeśli ta wartość zwraca wartość true, wyjście znajduje się po stronie klienta połączenia, a następnie sprawdza poprawność certyfikatu uzyskanego z serwera. Jeśli ta wartość zwraca wartość false, wyjście znajduje się po stronie serwera połączenia, a następnie sprawdza poprawność certyfikatu wysłanego przez klienta. Jest ona poprawna dla trasy, która ma działać zarówno jako serwer SSL/TLS, jak i klient SSL/TLS, odszyfrowywanie i ponowne szyfrowanie ruchu. W tej sytuacji, mimo że istnieje jedna klasa wyjścia, niektóre instancje klasy będą wywoływane jako klienty, a niektóre jako serwery. Za pomocą komendy isSSLClient można określić sytuację dla danej instancji.

public int getConnThreadID()

służy do pobierania identyfikatora wątku procesu roboczego, który obsługuje żądanie połączenia, co może być przydatne do debugowania.

public String getChannelName ()

Pobiera nazwę kanału produktu IBM MQ , która jest używana w żądaniu połączenia. Opcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy przychodzące żądanie nie używa protokołów SSL/TLS, a produkt MQIPT działa jako klient SSL/TLS.

public String getQMName()

Pobiera nazwę menedżera kolejek produktu IBM MQ używanego w żądaniu połączenia. Opcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy żądanie klienta nie używa protokołów SSL/TLS, a produkt MQIPT działa jako klient SSL/TLS.

public boolean getTimedout()

używane przez wyjście w celu określenia, czy limit czasu upłynął.

public IPTCertificate getCertificate()

Pobiera certyfikat SSL/TLS, który wymaga sprawdzenia poprawności.

public String getExitData ()

Pobiera dane wyjścia zgodnie z definicją właściwości SSLExitData .

public String getExitNazwa ()

Pobiera nazwę wyjścia, zgodnie z definicją właściwości SSLExitName .

Klasa com.ibm.mq.ipt.exit.CertificateExitResponse w produkcie MQIPT

Ta klasa jest używana do przekazywania informacji z powrotem do produktu MQIPT po sprawdzeniu poprawności certyfikatu.

Konstruktory

public CertificateExitResponse (int rc, string message)

Ten konstruktor może być używany do przekazywania kodu powrotu, a także do niektórych tekstów komunikatów. Możliwe kody przyczyny to:

- ExitRc.OK
- ExitRc.BŁĄD_VALIDATE_ERROR
- ExitRc.ODRZUCONO_VALIDATE_

public CertificateExitResponse (int rc)

Ten konstruktor może być używany do przekazywania kodu powrotu, bez tekstu komunikatu. Możliwe kody przyczyny to:

- ExitRc.OK
- ExitRc.BŁĄD_VALIDATE_ERROR
- ExitRc.ODRZUCONO_VALIDATE_

public CertificateExitResponse ()

Ten konstruktor może być używany do przekazywania kodu powrotu ExitRc.OK, bez tekstu komunikatu.

metody

public String getVersion()

Ta metoda zwraca wersję tej klasy.

public String toString

Ta metoda zwraca łańcuchową reprezentację odpowiedzi, na przykład: " Kod przyczyny: 4, Komunikat: Nieudane sprawdzenie listy CRL.

Klasa com.ibm.mq.ipt.exit.IPTCertificate w produkcji MQIPT

Ta klasa zawiera certyfikat SSL/TLS, który ma zostać sprawdzony.

metody

public int getVersion()

Ta metoda zwraca wersję tej klasy.

public byte [] getDerKodowanie ()

Ta metoda zwraca wartość kodowania ASN.1/DER certyfikatu X.509 lub wartość NULL, jeśli wystąpił błąd.

public byte [] getPemKodowanie ()

Ta metoda zwraca kodowanie PEM (BASE64) dla certyfikatu X.509 lub wartość NULL, jeśli wystąpił błąd.

public String getLabel()

Ta metoda zwraca etykietę certyfikatu lub wartość NULL, jeśli wystąpił błąd.

public String getName()

Ta metoda zwraca nazwę wyróżniającą certyfikatu lub wartość NULL, jeśli nie jest dostępna. Na przykład:

```
CN=Test Queue Manager,OU=Sales,O=Example,L=London,C=GB
```

public String getIssuerName ()

Ta metoda zwraca nazwę wyróżniającą wystawcy certyfikatu lub wartość NULL, jeśli nie jest dostępna. Na przykład:

```
CN=Certificate Authority,OU=Security,O=Example,L=New York,C=US
```

public IPTCertificate getSigner()

Ta metoda zwraca certyfikat osoby podpisującej lub wartość NULL, jeśli nie jest dostępna. W przypadku certyfikatu samopodpisanego zwróci odwołanie do siebie samego.

public String toString()

Ta metoda zwraca łańcuchową reprezentację certyfikatu.

Klasa com.ibm.mq.ipt.exit.IPTTrace w produkcji MQIPT

Funkcje śledzenia produktu MQIPT udostępniają wywołania wejścia i wyjścia, które mogą być używane przy wejściu do metody i wyjściu z niej. Istnieją również różne wywołania danych w celu śledzenia użytecznych informacji.

metody

public void entry (String fid)

Gdzie *fid* jest używany do identyfikowania miejsca, w którym wywołano wywołanie, na przykład nazwę klasy i metody.

Ta metoda zapisuje wpis w pliku danych wyjściowych śledzenia z odpowiednim poziomem wcięcia w celu zarejestrowania punktu, w którym przepływ sterowania wprowadza metodę. To wywołanie jest opcjonalne, ale jeśli jest ono używane, w ramach tej samej metody należy również użyć zgodnego wywołania do "exit (String)".

public void exit (String fid)

Gdzie *fid* jest używany do identyfikowania miejsca, w którym wywołano wywołanie, na przykład nazwę klasy i metody.

Ta metoda zapisuje wyjście do pliku wyjściowego śledzenia z odpowiednim poziomem wcięć w celu zarejestrowania punktu, w którym przepływ sterowania pozostawia metodę. Ta metoda jest używana tylko wtedy, gdy wywołanie metody "entry (String)" zostało wcześniej użyte w ramach tej samej metody.

public void exit (String fid, int rc)

Gdzie *fid* jest używany do identyfikowania miejsca wywołania, na przykład nazwy klasy i metody, a *kp* jest numerycznym kodem powrotu z metody. Ta metoda śledzenia powinna być używana do rejestrowania wyjścia z metod zwracających liczbę całkowitą.

Ta metoda zapisuje wyjście do pliku wyjściowego śledzenia z odpowiednim poziomem wcięć w celu zarejestrowania punktu, w którym przepływ sterowania pozostawia metodę, oraz liczbowy kod powrotu z tej metody. Ta metoda jest używana tylko wtedy, gdy wywołanie metody "entry (String)" zostało wcześniej użyte w ramach tej samej metody.

public void exit (String fid, boolean rc)

Gdzie *fid* jest używany do identyfikowania miejsca, w którym zostało wykonane wywołanie, na przykład nazwa klasy i metody, a *rc* jest boolowskim kodem powrotu z metody. Ta metoda śledzenia powinna być używana do rejestrowania wyjścia z metod, które zwracają wartość boolowskim.

Ta metoda zapisuje wyjście do pliku wyjściowego śledzenia z odpowiednim poziomem wcięć w celu zarejestrowania punktu, w którym przepływ sterowania pozostawia metodę, oraz boolowski kod powrotu z tej metody. Ta metoda jest używana tylko wtedy, gdy wywołanie metody "entry (String)" zostało wcześniej użyte w ramach tej samej metody.

public void data (String fid, String data)

Gdzie *fid* jest używany do identyfikowania miejsca, w którym wywołano wywołanie, na przykład nazwę klasy i metody.

Ta metoda zapisuje niektóre dane łańcuchowe w pliku wyjściowym śledzenia.

public void data (String fid, int data)

Gdzie *fid* jest używany do identyfikowania miejsca, w którym wywołano wywołanie, na przykład nazwę klasy i metody.

Ta metoda zapisuje dane w postaci liczby całkowitej w pliku wyjściowym śledzenia.

public void data (String fid, byte [])

Gdzie *fid* jest używany do identyfikowania miejsca, w którym wywołano wywołanie, na przykład nazwę klasy i metody.

Ta metoda zapisuje niektóre dane binarne w pliku wyjściowym śledzenia.

Przykładowe śledzenie

Aby pomóc w diagnozowaniu problemów w wyjściu, można użyć tego samego narzędzia śledzenia, co produkt MQIPT, alternatywnie można zaimplementować własne funkcje śledzenia. Jeśli użytkownik zdecyduje się na użycie funkcji śledzenia produktu MQIPT, to istnieją wywołania wejścia i wyjścia, które mogą być używane przy wejściu do metody i wyjściu z niej. Istnieją również różne wywołania danych w celu śledzenia przydatnych informacji, jak pokazano w poniższym przykładzie.

```
/**
 * This method is called to initialize the exit (for example, for
 * loading validation information) and place itself in a ready
 * state to validate connection requests.
 */
public int init(IPTrace t) {
    final String fid = "MyExit.init";

    // Trace entry into this method
    t.entry(fid);

    // Trace useful information
    t.data(fid, "Starting exit - MQIPT version " + getVersion());

    // Perform initialization and load any data
    t.data(fid, "Ready for work");

    // Trace exit from this method
    t.exit(fid);

    return ExitRc.OK;
}
```

Ta metoda generuje dane śledzenia w formacie przedstawionym w poniższym przykładzie:

```
16:36:48.625    14    5000-1s    -----{ ConnectionThread.setCertificateExit()
16:36:48.625    14    5000-1s    Creating instance of certificate exit
16:36:48.625    14    5000-1s    Calling init() of certificate exit
16:36:48.625    14    5000-1s    -----{ MyExit.init()
16:36:48.625    14    5000-1s    Starting exit - MQIPT version 2.1.0.0
16:36:48.625    14    5000-1s    Ready for work
16:36:48.625    14    5000-1s    -----} MyExit.init() rc=0
16:36:48.625    14    5000-1s    -----} ConnectionThread.setCertificateExit() rc=0
```

Kody powrotu wyjścia certyfikatu w produkcie MQIPT

Kody powrotu rozpoznawane przez produkt MQIPT podczas wywoływania wyjścia certyfikatu w wielu różnych sytuacjach.

Następujące kody powrotu są rozpoznawane przez produkt MQIPT podczas wywoływania wyjścia certyfikatu w następujących sytuacjach:

Kod powrotu	Opis	Inicjowanie	Validat e	Odświe ż
ExitRc.OK	Żądanie zostało zakończone pomyślnie.	yes	yes	yes
ExitRc.BŁĄD INIT_ERROR	Żądanie inicjowania nie powiodło się, trasa będzie wyłączone.	yes		
ExitRc.REFRESH_ERROR	Żądanie odświeżenia nie powiodło się, trasa będzie wyłączone.			yes
ExitRc.BŁĄD VALIDATE_ERROR	Proces sprawdzania poprawności nie powiódł się, żądanie połączenia zostało odrzucone.		yes	
ExitRc.ODRZUCONO VALIDATE_	Żądanie sprawdzenia poprawności zostało odrzucone, żądanie połączenia zostało odrzucone.		yes	

LDAP i listy CRL w produkcie MQIPT

Produkt MQIPT obsługuje użycie serwera LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) do uwierzytelniania listy odwołań certyfikatów (Certificate Revocation List-CRL) na certyfikacie cyfrowym.

Obsługa LDAP została zaimplementowana w podobny sposób, jak w produkcie IBM MQ, ponieważ ten sam serwer LDAP może być używany zarówno dla produktów IBM MQ, jak i dla produktu MQIPT.

Podczas uzgadniania SSL/TLS komunikujący się partnerzy uwierzytelniają się nawzajem za pomocą certyfikatów cyfrowych. Uwierzytelnianie może obejmować również sprawdzanie, czy otrzymany certyfikat nadal jest zaufany. Uprawnienia certyfikacyjne (CAs) unieważniają certyfikaty z różnych powodów, w tym:


- Właściciel przeniósł się do innej organizacji.
- Klucz prywatny nie jest już tajny.

CAs publikuje unieważnione certyfikaty osobiste na liście CRL (Certificate Revocation List). Certyfikaty ośrodka CA, które zostały odwołane, są publikowane na liście odwołań do uprawnień (Authority Revocation List-ARL). Należy pamiętać, że kolejne odwołania do list CRL mają również zastosowanie do list ARL.

Więcej informacji na temat korzystania z serwerów LDAP z produktem IBM MQ oraz zarządzania listami CRL i ARListami zawiera sekcja [Praca z listami odwołań certyfikatów i listami odwołań uprawnień](#).

Produkt MQIPT może obsługiwać maksymalnie dwa serwery LDAP na każdej trasie. Pierwszy serwer LDAP jest traktowany jako główny serwer z drugim serwerem LDAP przechowywanym jako kopia zapasowa. Drugi serwer jest używany tylko wtedy, gdy nie można uzyskać dostępu do serwera głównego. Serwer zapasowy powinien być lustrzanym obrazem głównego serwera.

Dostęp do informacji przechowywanych na serwerze LDAP można zabezpieczyć za pomocą identyfikatora użytkownika i hasła, korzystając z identyfikatora użytkownika LDAP i właściwości hasła. Hasła serwera

LDAP  mogą być szyfrowane w konfiguracji produktu MQIPT z poziomu produktu IBM MQ 9.1.5. Więcej informacji na temat szyfrowania haseł, które mają być używane przez produkt MQIPT, zawiera sekcja [Zaszyfrowanie zapisanych haseł](#).

Gdy program MQIPT ładuje token PKCS #12 z pliku kluczy, wszystkie certyfikaty ośrodka CA są sprawdzane pod kątem poprawności listy CRL. Jeśli certyfikat ośrodka CA ma przyłączoną listę CRL, jest on sprawdzany w celu sprawdzenia, czy utracił ważność, a jeśli tak, to jest pobierana nowsza lista CRL z serwera LDAP. Wszystkie pobrane listy CRL są ładowane do bieżącego tokenu i przyłączone do jego certyfikatu CA.

Jeśli nie ma żadnych pozycji zgodnych z danym CA, gdy zapytanie jest wysyłane do głównego serwera LDAP, to zakłada się, że nie ma żadnych list CRL dla tego ośrodka CA, a serwer zapasowy nie jest używany. Jeśli jednak główny serwer LDAP nie może zostać osiągnięty lub nie zostanie zwrócony w określonym przedziale czasu, używany jest serwer zapasowy. Wszystkie błędy serwera zapasowego powodują, że połączenie klienta zostanie zakończone. To działanie może zostać przestonięte przez ustawienie właściwości **LDAPIgnoreErrors** na wartość `true`.

Wszystkie listy CRL pobrane przez program MQIPT są przechowywane w pamięci podręcznej i współużytkowane przez wszystkie połączenia na tej trasie. Jeśli zbuforowana lista CRL utraciła ważność, lista CRL jest usuwana z pamięci podręcznej, a nowy jest pobierany z serwera LDAP. Jeśli nowa lista odwołań certyfikatów nie jest dostępna, połączenie jest nadal odrzucane.

Lista CRL pobrana z serwera LDAP jest również sprawdzana pod kątem utraty ważności i wyświetlany jest komunikat ostrzegawczy (MQCPW001). Wygaśnięta lista CRL jest nadal ładowana do systemu, a wszystkie żądania połączenia odwołujące się do listy CRL są odrzucane. Należy zastąpić wygaśniętą listę CRL na serwerze LDAP bieżącym.

Właściwość **LDAPCacheTimeout** może być używana do sterowania sposobem, w jaki pamięć podręczna CRL jest czyszczona. Wartością domyślną jest 1 dzień. Ustawienie tej wartości na 0 oznacza, że pozycje pamięci podręcznej nie zostaną wyczyszczone, dopóki trasa nie zostanie zrestartowana.

Lista CRL, która utraciła ważność, może być przechowywana w pliku kluczy lub na serwerze LDAP. Jeśli nowa lista CRL nie została wydana, kolejne żądania połączeń są odrzucane. Wygaste listy CRL można zignorować, włączając właściwość **IgnoreExpiredCRLs**.

Uwaga: Jeśli zostanie włączona właściwość **LDAPIgnoreErrors** lub właściwość **IgnoreExpiredCRLs**, do nawiązania połączenia SSL/TLS może zostać użyty unieważniony certyfikat.

Właściwości OU nazwy wyróżniającej certyfikatu wielowartościowego w produkcie MQIPT

W nazwach wyróżniających certyfikatu można dopasować wiele wartości jednostek organizacyjnych (OU).

Następujące właściwości trasy obsługują teraz dopasowanie wielu wartości OU:

- **SSLClientDN_OU**
- **SSLClientSiteDN_OU**
- **SSLServerDN_OU**
- **SSLServerSiteDN_OU**

Aby uzyskać zgodność z wieloma wartościami OU, należy użyć przecinka jako separatora w wartości właściwości trasy. Na przykład:

```
SSLClientDN_OU=Sales, Europe
```

Jest to zgodne z certyfikatami zarówno dla produktów OU=Sales, jak i OU=Europe. Wartości jednostek OU są dopasowywane w tej samej kolejności co wiele wartości OU w filtrach SSLPEER IBM MQ.

Nie określaj tej samej właściwości trasy więcej niż jeden raz w sekcji [route]. Poprawnym sposobem dopasowania wielu wartości jednostki OU jest określenie właściwości raz, jak przedstawiono to w poprzednim przykładzie. Jeśli ten sam atrybut zostanie wprowadzony więcej niż raz w tej samej sekcji mqipt.conf, zostanie wprowadzona ostatnia wartość. Na przykład następujące wpisy spowodowałyby tylko dopasowanie Europa, ponieważ druga linia zastępuje pierwszą linię:

```
SSLClientDN_OU=Sales  
SSLClientDN_OU=Europe
```

Jeśli w wartości OU należy dopasować literał przecinek, należy wstawić ukośnik odwrotny (\) jako znak zmiany znaczenia bezpośrednio przed przecinkiem. Na przykład:

```
SSLClientDN_OU=Sales\, Europe
```

Jest to zgodne z jedną wartością: OU=Sales, Europe. Ukośnik odwrotny, który nie jest bezpośrednio poprzedzony przecinkiem, jest zgodny z literałem ukośnikiem odwrotnym.

W przypadku aktualizacji z poprzedniej wersji produktu MQIPT i korzystania z możliwości dopasowania przecinków do wartości OU, należy wstawić ukośniki odwrotne do właściwości trasy OU w celu zachowania poprzedniego zachowania.

Włączanie nieaktualnych protokołów i pakietów CipherSuites w produkcie MQIPT

Domyślnie protokoły Secure Sockets i CipherSuites, które są uważane za niezabezpieczone, są wyłączone w Java runtime environment (JRE) dostarczonym z produktem MQIPT. Te nieaktualne protokoły i CipherSuites muszą być włączone, zanim będą mogły być używane.

O tym zadaniu

Jeśli użytkownik zna potencjalne zagrożenia, ale nadal musi używać jednego z protokołów lub pakietów CipherSuites, które są uważane za niezabezpieczone w produkcie MQIPT, należy wykonać tę procedurę, aby wyłączyć protokół lub pakiet CipherSuite, który ma być używany.

Procedura

1. Edytuj plik `java.security`, który znajduje się w katalogu `mqipt_path/java/jre/lib/security`, gdzie `ścieżka_mq` to położenie, w którym zainstalowano program MQIPT.
2. Dodaj obsługę środowiska JRE dla protokołu lub algorytmu, usuwając odpowiednią pozycję z listy algorytmów wyłączonych we właściwości `jdk.tls.disabledAlgorithms`.
 - **V 9.1.4** Aby dodać obsługę protokołu, należy usunąć protokół z listy algorytmów wyłączonych. Na przykład, aby dodać obsługę protokołu TLS 1.0, należy usunąć pozycję `TLSv1` z listy.
 - Aby dodać obsługę dla pakietu CipherSuite, usuń odpowiedni algorytm z listy algorytmów wyłączonych. Na przykład, aby dodać obsługę zestawu algorytmów szyfrowania `SSL_ECDHE_ECDSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA`, należy usunąć pozycję `3DES_EDE_CBC` z listy.
3. **V 9.1.4**
Aby włączyć obsługę SSL 3.0 w środowisku JRE, należy również ustawić właściwość systemową `com.ibm.jsse2.disableSSLv3=false`.
Właściwość tę można ustawić za pomocą zmiennej środowiskowej **MQIPT_JVM_OPTIONS**. Na przykład:

```
set MQIPT_JVM_OPTIONS=-Dcom.ibm.jsse2.disableSSLv3=false
```
4. Aby włączyć obsługę SSL 3.0, TLS 1.0 lub TLS 1.1 na trasie MQIPT, dodaj odpowiedni protokół do właściwości trasy **SSLServerProtocols** lub **SSLClientProtocols**.
5. Zrestartuj produkt MQIPT, aby zmiany wprowadzone we właściwościach środowiska JRE zostały wprowadzone w życie.

V 9.1.4 Korzystanie ze sprzętu szyfrującego PKCS #11 w produkcie MQIPT

Program MQIPT może uzyskiwać dostęp do certyfikatów cyfrowych przechowywanych w sprzęcie szyfrującym, który obsługuje interfejs PKCS #11.

Zanim rozpoczniesz

Przed przystąpieniem do konfigurowania produktu MQIPT do używania sprzętu szyfrującego należy upewnić się, że karta szyfrująca, sterownik karty oraz powiązane z nim oprogramowanie pomocnicze są zainstalowane i prawidłowo działają.

Obsługa sprzętu szyfrującego PKCS #11 w produkcie MQIPT jest udostępniana przez dostawcę usług kryptograficznych IBM Java PKCS11 (dostawca `IBMPKCS11Impl`). Więcej informacji na temat dostawcy `IBMPKCS11Impl` oraz listę kart szyfrujących obsługiwanych przez produkt Java zawiera sekcja [IBM PKCS11 Cryptographic Provider](#).

O tym zadaniu

Certyfikaty osobiste i certyfikaty ośrodków CA, do których dostęp jest uzyskiwany przez produkt MQIPT, można przechowywać w kryptograficznym magazynie kluczy sprzętowych. Jednak ponieważ urządzenie PKCS #11 zwykle nie ma wystarczającej ilości miejsca do przechowywania dużej ilości certyfikatów osoby podpisującej, można użyć oddzielnego pliku kluczy opartego na pliku dla certyfikatów ośrodka CA.

Aby skonfigurować produkt MQIPT do używania certyfikatów w kryptograficznym magazynie kluczy sprzętowych, należy wykonać następującą procedurę.

Uwaga: Korzystanie ze sprzętu szyfrującego z produktem MQIPT jest funkcją IBM MQ Advanced. Aby możliwe było korzystanie z tej możliwości, lokalny menedżer kolejek, który jest połączony za pomocą

trasy MQIPT , musi mieć uprawnienia IBM MQ Advanced, IBM MQ Appliance lub IBM MQ Advanced for z/OS VUE .

Procedura

1. Utwórz plik konfiguracyjny, który jest używany podczas inicjowania dostawcy IBMPKCS11Impl .

Pobierz przykładowe pliki konfiguracyjne dla każdej sprzętowej karty szyfrującej obsługiwanej przez dostawcę IBMPKCS11Impl , a następnie skonfiguruj przykład dla używanego systemu. Przykłady można pobrać z następującego tematu Java w podręczniku IBM Documentation: [Plik konfiguracyjny](#).

Plik konfiguracyjny jest plikiem tekstowym i powinien zawierać co najmniej następujące atrybuty:

nazwa

Przyrostek nazwy instancji dostawcy.

biblioteka

Pełna nazwa biblioteki PKCS #11 , która jest dostarczana wraz z sprzętem szyfrującym.

tokenlabel

Etykieta tokenu urządzenia szyfrującego PKCS #11 .

Na przykład plik konfiguracyjny może zawierać następujące wpisy:

```
name = IPTPKCS11Provider
library = /usr/lib64/pkcs11/PKCS11_API.so
tokenlabel = icatoken
```

2. Otwórz do edycji plik właściwości zabezpieczeń produktu Java `java.security` znajdujący się w podkatalogu `java/jre/lib/security` katalogu instalacyjnego produktu MQIPT .

- a) Jeśli plik nie jest jeszcze obecny w pliku, dodaj dostawcę zabezpieczeń IBMPKCS11Impl .

Na przykład, dodając następujący wiersz:

```
security.provider.12=com.ibm.crypto.pkcs11impl.provider.IBMPKCS11Impl
```

- b) Dodaj pełną nazwę pliku konfiguracyjnego po nazwie dostawcy.

Na przykład, jeśli plik konfiguracyjny utworzony w kroku "1" na stronie 1029 nosi nazwę `/opt/mqipt/pkcs11.cfg`, należy dodać tę ścieżkę do tego samego wiersza, co dostawca zabezpieczeń:

```
security.provider.12=com.ibm.crypto.pkcs11impl.provider.IBMPKCS11Impl /opt/mqipt/
pkcs11.cfg
```

3. Jeśli w przypadku certyfikatów ośrodka CA używany jest plik kluczy, zamiast przechowywać certyfikaty CA w sprzęcie szyfrującym, należy utworzyć plik kluczy ośrodka CA formatu PKCS #12 . Plik kluczy CA można utworzyć za pomocą graficznego interfejsu użytkownika (GUI) **mqiptKeyman** lub interfejsu wiersza komend (CLI) programu **mqiptKeycmd** .

- Aby użyć interfejsu CLI, wprowadź następującą komendę:

```
mqiptKeycmd -keydb -create -db filename -pw password -type pkcs12
```

gdzie *nazwa_pliku* jest nazwą pliku kluczy, który ma zostać utworzony, a *hasło* jest hasłem pliku kluczy.

- Aby użyć interfejsu GUI, wykonaj następujące kroki:

- a. Uruchom interfejs GUI, wprowadzając komendę **mqiptKeyman**.
- b. Kliknij opcję **Plik bazy danych kluczy > Otwórz**.
- c. Kliknij opcję **Key database type** (Typ bazy danych kluczy) i wybierz opcję **PKCS11Config**.
- d. Kliknij przycisk **OK**. Zostanie otwarte okno Otwórz token szyfrujący.
- e. Wybierz etykietę tokenu urządzenia szyfrującego, która ma być używana do przechowywania certyfikatów.

- f. W polu **Hasło tokenu szyfrującego** wpisz hasło wymagane do uzyskania dostępu do sprzętu szyfrującego.
 - g. Aby utworzyć nowy plik kluczy ośrodka CA, wybierz opcję **Utwórz nowy plik bazy danych kluczy dodatkowych**.
 - h. Kliknij opcję **Key database type** (Typ bazy danych kluczy) i wybierz opcję **PKCS12**.
 - i. W polu **File Name** (Nazwa pliku) wpisz nazwę pliku kluczy ośrodka CA.
 - j. W polu **Location** (Położenie) wpisz pełną ścieżkę do pliku kluczy ośrodka CA.
 - k. Kliknij przycisk **OK**. Zostanie otwarte okno Password Prompt (Zapytanie o hasło).
 - l. Wpisz hasło do pliku kluczy CA w polu **Hasło** i wpisz je ponownie w polu **Potwierdź hasło**.
 - m. Kliknij przycisk **OK**.
4. Korzystając z produktu **mqiptKeycmd** lub **mqiptKeyman**, należy poprosić o certyfikat osobisty dla sprzętu szyfrującego.

- Aby użyć interfejsu CLI, wprowadź następującą komendę:

```
mqiptKeycmd -certreq -create -crypto module_name -tokenlabel hardware_token
-pw password -label label -size key_size
-sig_alg algorithm -dn distinguished_name -file filename
```

gdzie:

-crypto nazwa_modułu

Określa pełną nazwę biblioteki PKCS #11 dostarczonej wraz ze sprzętem szyfrującym.

-tokenlabel etykieta_znacza

Określa etykietę tokenu urządzenia szyfrującego PKCS #11.

-pw hasło

Określa hasło dostępu do sprzętu szyfrującego.

-label etykieta

Określa etykietę certyfikatu.

-size wielkość_klucza

Określa wielkość klucza. Może to być wartość 512, 1024, 2048 lub 4096.

-sig_alg algorytm

Określa algorytm podpisu asymetrycznego używany do tworzenia pary kluczy pozycji. Wartość ta może mieć wartość MD2_WITH_RSA, MD2WithRSA, MD5_WITH_RSA, MD5WithRSA, SHA1WithDSA, SHA1WithECDSA, SHA1WithRSA, SHA2/ECDSA, SHA224WithECDSA, SHA256_WITH_RSA, SHA256WithECDSA, SHA256WithRSA, SHA2WithECDSA, SHA3/ECDSA, SHA384_WITH_RSA, SHA384WithECDSA, SHA384WithRSA, SHA3WithECDSA, SHA5/ECDSA, SHA512_WITH_RSA, SHA512WithECDSA, SHA512WithRSA, SHA5WithECDSA, SHA_WITH_DSA, SHA_WITH_RSA, lub SHAWithDSA. Wartością domyślną jest SHA256WithRSA.

-dn nazwa_wyróżniająca

Określa nazwę wyróżniającą X.500 ujętą w podwójny cudzysłów.

-file nazwa_pliku

Określa nazwę pliku dla żądania certyfikatu.

- Aby użyć interfejsu GUI, wykonaj następujące kroki:
 - a. W menu **Utwórz** kliknij opcję **Nowe żądanie certyfikatu**.
 - b. W polu **Key Label** (Etykieta klucza) wprowadź etykietę certyfikatu.
 - c. Wybierz **Wielkość klucza** i **Algorytm podpisu**, który jest wymagany.
 - d. Wprowadź wartości w polu **Nazwa zwykła** i **Organizacja**, a następnie wybierz opcję **Kraj**. W przypadku pozostałych pól opcjonalnych zaakceptuj wartości domyślne lub wpisz lub wybierz nowe wartości.
 - e. W polu **Wprowadź nazwę pliku, w którym zostanie zapisane żądanie certyfikatu** zaakceptuj wartość domyślną certreq.armlub wpisz nową wartość z pełną ścieżką.

- f. Kliknij przycisk **OK**.
 - g. Na liście **Personal Certificate Requests** (Żądania certyfikatu osobistego) wyświetlana jest etykieta utworzonego żądania certyfikatu osobistego. Żądanie certyfikatu jest przechowywane w wybranym pliku.
5. Po wystaniu przez ośrodek CA certyfikatu osobistego należy dodać certyfikat ośrodka CA do pliku kluczy szyfrujących lub pliku kluczy ośrodka CA, jeśli nie jest on jeszcze obecny.

- Aby użyć interfejsu CLI w celu dodania certyfikatu ośrodka CA do pliku kluczy ośrodka CA, wprowadź następującą komendę:

```
mqiptKeycmd -cert -add -db filename -pw password -type pkcs12
             -label label -file cert_filename
```

gdzie *nazwa_pliku* jest nazwą pliku kluczy CA, *hasło* jest hasłem do pliku kluczy ośrodka CA, *etykieta* jest etykietą dołączoną do certyfikatu, a *nazwa_pliku_certyfikatu* jest nazwą pliku zawierającego certyfikat ośrodka CA.

- Aby użyć interfejsu CLI, aby dodać certyfikat CA do sprzętu szyfrującego, wprowadź następującą komendę:

```
mqiptKeycmd -cert -add -crypto module_name -tokenlabel hardware_token
             -pw password -label label -file cert_filename
```

gdzie *nazwa_modułu* to pełna nazwa biblioteki PKCS #11 dostarczanej ze sprzętem szyfrującym, *hardware_token* to etykieta tokenu urządzenia szyfrującego PKCS #11, *hasło* to hasło dostępu do sprzętu szyfrującego, *etykieta* jest etykietą dołączoną do certyfikatu, a *nazwa_pliku_certyfikatu* jest nazwą pliku zawierającego certyfikat CA.

- Aby użyć interfejsu GUI, wykonaj następujące kroki:
 - a. W polu **Key database content** (Zawartość bazy danych kluczy) wybierz opcję **Signer Certificates** (Certyfikaty osoby podpisującej).
 - b. Kliknij przycisk **Add** (Dodaj). Zostanie otwarte okno Add CA's Certificate from a File (Dodawanie certyfikatu CA z pliku).
 - c. Wpisz nazwę pliku certyfikatu i miejsce, w którym jest zapisany, lub kliknij przycisk **Browse** (Przeglądaj), aby wybrać nazwę i położenie.
 - d. Kliknij przycisk **OK**. Zostanie otwarte okno Enter a Label (Wprowadzanie etykiety).
 - e. W oknie Enter a Label (Wprowadzanie etykiety) wpisz nazwę certyfikatu.
 - f. Kliknij przycisk **OK**. Certyfikat zostanie dodany do bazy danych kluczy.
6. Odebranie certyfikatu osobistego, udostępnionego przez ośrodek CA, do magazynu kluczy sprzętowych kryptograficznych.

- Aby użyć interfejsu CLI, wprowadź następującą komendę:

```
mqiptKeycmd -cert -receive -file filename -crypto module_name
             -tokenlabel hardware_token -pw password
```

gdzie *nazwa_pliku* jest nazwą pliku zawierającego certyfikat do odebrania, *nazwa_modułu* jest pełną nazwą biblioteki PKCS #11 dostarczanej ze sprzętem szyfrującym, *token* jest etykietą znacznika urządzenia szyfrującego PKCS #11, a *hasło* jest hasłem dostępu do sprzętu szyfrującego.

Jeśli certyfikat ośrodka CA jest przechowywany w pierścieniu kluczy ośrodka CA, a nie w sprzęcie szyfrującym, zostanie wyświetlone ostrzeżenie, że nie można sprawdzić poprawności łańcucha certyfikatów, ponieważ komenda **mqiptKeycmd** nie może uzyskać dostępu do pliku kluczy CA podczas odbierania certyfikatu osobistego do pliku kluczy szyfrujących.

- Aby użyć interfejsu GUI, wykonaj następujące kroki:
 - a. Kliknij opcję **Odbierz**. Zostanie otwarte okno Pobierz certyfikat z pliku.
 - b. Wpisz nazwę i położenie pliku certyfikatu dla nowego certyfikatu osobistego lub kliknij przycisk **Przeglądaj**, aby wybrać nazwę i położenie.

c. Kliknij przycisk **OK**. Pole **Personal Certificates** (Certyfikaty osobiste) zawiera etykietę dodanego nowego certyfikatu osobistego.

7. Zaszzyfruj hasło, aby uzyskać dostęp do sprzętu szyfrującego za pomocą komendy **mqiptPW**.

V 9.1.5 Wprowadź następującą komendę:

```
mqiptPW -sf encryption_key_file
```

gdzie *plik_kluczy_szyfrowania* to nazwa pliku zawierającego klucz szyfrowania hasła dla instalacji produktu MQIPT. Nie ma potrzeby określania parametru **-sf**, jeśli podczas instalacji produktu MQIPT jest używany domyślny klucz szyfrowania hasła. Wpisz hasło, aby uzyskać dostęp do sprzętu szyfrującego w celu zaszzyfrowania po wyświetleniu zachęty.

Więcej informacji na temat szyfrowania haseł w magazynie kluczy zawiera sekcja [“Szyfrowanie hasła pliku kluczy w produkcie MQIPT”](#) na stronie 1012.

8. Jeśli plik kluczy CA został utworzony w kroku [“3”](#) na stronie 1029, należy zaszzyfrować hasło dla pliku kluczy ośrodka CA, postępując zgodnie z instrukcjami w kroku [“7”](#) na stronie 1032.

9. Edytuj plik konfiguracyjny `mqipt.conf`.

a) Upewnij się, że użytkownik ma odpowiednie uprawnienie do korzystania z tej funkcji produktu IBM MQ Advanced, ustawiając właściwość globalną **EnableAdvancedCapabilities** na wartość `true`.

b) Włącz korzystanie ze składnicy kluczy sprzętu szyfrującego na tej trasie, ustawiając dla właściwości **SSLServerKeyRingUseCryptoHardware**, **SSLServerCAKeyRingUseCryptoHardware**, **SSLServerKeyRingUseCryptoHardware** lub **SSLServerKeyRingUseCryptoHardware** wartość `true`.

Więcej informacji na temat właściwości umożliwiających korzystanie ze sprzętu szyfrującego na trasie zawiera sekcja [Właściwości trasy produktu MQIPT](#).

c) Jeśli używany jest plik kluczy dla certyfikatów ośrodka CA, należy określić położenie pliku kluczy ośrodka CA, ustawiając jedną lub więcej właściwości **SSLServerCAKeyRing** lub **SSLServerCAKeyRing**.

Jeśli skonfigurowano trasę do używania sprzętu szyfrującego dla certyfikatu ośrodka i nie określono pliku kluczy ośrodka CA, magazyn kluczy sprzętu szyfrującego jest używany jako magazyn kluczy ośrodka CA.

d) Podaj zaszzyfrowane hasło, aby uzyskać dostęp do sprzętu szyfrującego i pliku kluczy ośrodka CA za pomocą właściwości **SSLServerKeyRingPW**, **SSLServerCAKeyRingPW**, **SSLClientKeyRingPW** lub **SSLClientCAKeyRingPW**.

V 9.1.5 Ustaw wartość właściwości **SSL*KeyRingPW** na zaszzyfrowany wynik hasła przy użyciu komendy **mqiptPW**.

e) Jeśli sprzęt szyfrujący zawiera więcej niż jeden certyfikat osobisty, określ, który certyfikat powinien zostać wybrany przez program MQIPT w celu wystania do serwera SSL/TLS lub klienta do uwierzytelniania.

Można określić, który certyfikat powinien zostać wybrany, ustawiając jedną lub więcej właściwości **SSLClientSite*** dla trasy klienta SSL/TLS lub jedną z większej liczby właściwości **SSLServerSite*** dla trasy serwera SSL/TLS.

Więcej informacji na temat wybierania certyfikatów z pliku kluczy zawiera sekcja [“Wybieranie certyfikatów z pliku kluczy w programie MQIPT”](#) na stronie 1013. Właściwości służące do wybierania certyfikatu z pliku kluczy są opisane w sekcji [Właściwości trasy produktu MQIPT](#).

V 9.1.5 Na przykład, aby użyć kryptograficznego magazynu kluczy dla certyfikatu ośrodka na trasie serwera TLS, oraz pliku kluczy do przechowywania certyfikatów CA dla tej samej trasy, dodaj następujące właściwości do definicji trasy:

```
SSLServerKeyRingUseCryptoHardware=true  
SSLServerKeyRingPW=<mqiptPW>1!g0RdM4wft5d1rCgNMDEGag==!dZxhgQD2A8Ea0yEqawQvPg==  
SSLServerCAKeyRing=/opt/mqipt/ssl/ca.pfx
```

```
SSLServerCAKeyRingPW=<mqiptPW>1!3Vdɹpiu6kMwn0sWRCVgT5g==!LH1tGLEg30FvN8+02Re0YA==  
SSLServerSiteLabel=mqiptsite
```

10. Zrestartuj MQIPT.

Java security manager in (zawiera się w) MQIPT

Produkt Java security manager może być używany z dowolną funkcją produktu MQIPT w celu zapewnienia dodatkowego poziomu zabezpieczeń.

Produkt MQIPT używa domyślnego Java security manager zgodnie z definicją w klasie `java.lang.SecurityManager`. Opcja Java security manager w produkcie MQIPT może być włączona lub wyłączona za pomocą właściwości globalnej **SecurityManager**. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [Właściwości globalne produktu MQIPT](#).

W produkcie Java security manager są używane dwa domyślne pliki strategii:

- Globalny plik strategii systemowej o nazwie `$MQIPT_PATH/java/jre/lib/security/java.policy` (gdzie `$MQIPT_PATH` jest katalogiem, w którym zainstalowany jest produkt MQIPT) jest używany przez wszystkie instancje maszyny wirtualnej na hoście.
- Plik strategii specyficzny dla użytkownika o nazwie `.java.policy`, który może znajdować się w katalogu osobistym użytkownika.

Można również użyć dodatkowego pliku strategii MQIPT. Należy użyć pliku strategii MQIPT zamiast domyślnych plików strategii opisanych wcześniej. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja **SecurityManagerPolicy** w sekcji [Właściwości globalne produktu MQIPT](#).

Składnia pliku strategii jest dość skomplikowana i chociaż można ją zmienić za pomocą edytora tekstu, zwykle łatwiej jest użyć programu narzędziowego Policy Tool dostarczanego razem z programem Java w celu wprowadzenia zmian. Program narzędziowy Policy Tool znajduje się w katalogu `$MQIPT_PATH/java/jre/bin` i jest w pełni udokumentowany w dokumentacji języka Java.

W programie MQIPT udostępniono przykładowy plik strategii (`mqiptSample.policy`) w celu wyświetlenia uprawnień, które muszą być ustawione dla uruchamiania produktu MQIPT.

Należy zmodyfikować przykładowy plik strategii w taki sposób, aby był zgodny z konfiguracją. W szczególności należy pamiętać, że katalog główny produktu MQIPT (położenie pliku `mqipt.conf`) może nie być taki sam, jak katalog instalacyjny produktu MQIPT, dlatego należy zwrócić uwagę, aby podczas konfigurowania pozycji `FilePermission` w strategii bezpieczeństwa określić poprawne katalogi.

Należy zmienić następujące wpisy:

- Pozycja **java.io.FilePermission**, która nadaje dostęp do odczytu i zapisu w katalogu błędów. Ścieżka do pliku w tym wpisie musi odwoływać się do katalogu osobistego MQIPT, ponieważ jest to katalog, w którym znajduje się katalog błędów. Produkt MQIPT tworzy pliki przechwytywania danych błędów FFST (AMQ*.FDC) i pliki śledzenia (AMQ*.TRC*) w katalogu błędów. Należy upewnić się, że produkt MQIPT ma uprawnienia do tworzenia plików śledzenia i plików FFST w katalogu błędów, dzięki czemu rozwiązywanie problemów jest możliwe.
- Pozycja **java.io.FilePermission**, która nadaje prawo do odczytu i zapisu w katalogu dzienników. Ścieżka do pliku w tym wpisie musi odwoływać się do katalogu głównego produktu MQIPT, ponieważ jest to katalog, w którym znajduje się katalog dzienników. Jeśli właściwość globalna `ConnectionLog` jest włączona, program MQIPT tworzy pliki dziennika połączenia (`mqipt*.log`) w katalogu dzienników.
- Pozycje **java.io.FilePermission**, które nadają prawa do odczytu i wykonywania dla wszystkich katalogów w katalogu instalacyjnym produktu MQIPT, takie jak katalogi `bin`, `exits`, `lib` i `ssl`. Ścieżki do plików w tych pozycjach muszą zostać zmienione w taki sposób, aby odwoływały się do katalogu instalacyjnego produktu MQIPT. Niektóre z tych pozycji mogą zostać pominięte, jeśli nie są wymagane.
- Pozycje **java.net.SocketPermission** muszą być modyfikowane w celu sterowania połączeniami na każdej trasie MQIPT nasłuchiwania. Uprawnienia do nasłuchiwania i akceptowania są wymagane dla portu nasłuchiwania i adresu programu nasłuchującego dla każdej trasy MQIPT.
- Pozycje **java.net.SocketPermission** muszą być modyfikowane w celu kontrolowania połączeń wychodzących z każdej trasy MQIPT. Uprawnienie do połączenia jest wymagane dla wszystkich miejsc

docelowych trasy, serwerów proxy lub serwerów LDAP, z którymi łączy się trasa MQIPT . Uprawnienie do rozstrzygania jest wymagane podczas określania adresów przy użyciu nazwy hosta.

W zależności od konfiguracji, konieczne może być również dodanie następujących wpisów:

- Pozycja **java.io.FilePermission** w celu nadania prawa do odczytu pliku mqipt.conf lub katalogu głównego produktu MQIPT , który zawiera plik mqipt.conf. Jeśli konieczne jest zdalne skonfigurowanie produktu MQIPT przy użyciu klienta administracyjnego, produkt MQIPT będzie musiał również mieć dostęp z uprawnieniami do zapisu w pliku mqipt.conf , aby mógł zapisać zmiany w konfiguracji.
- Pozycja **java.io.FilePermission** , której celem jest nadanie prawa do odczytu pliku strategii bezpieczeństwa. Jest to przydatne, jeśli odświeżanie MQIPT powoduje ponowne odczytanie pliku strategii bezpieczeństwa.
- Niektóre pozycje **java.io.FilePermission** umożliwiają dostęp do odczytu do wszystkich plików kluczy SSL/TLS oraz plików ukrytych haseł. Jest to wymagane tylko w przypadku korzystania z trasy, dla której włączono właściwości SSLClient lub SSLServer.
- Niektóre pozycje **java.io.FilePermission** , które mają nadać prawo do odczytu lub wykonania dla wszystkich klas wyjścia produktu MQIPT . Ta opcja jest wymagana tylko wtedy, gdy jest włączone wyjście MQIPT . Może być konieczne nadanie dodatkowych uprawnień, jeśli jest to wymagane przez wyjście.

Uwaga: Pozycje Windows **java.io.FilePermission** muszą używać dwóch znaków ukośnika odwrotnego (\\) dla każdego ukośnika odwrotnego w ścieżce. Jest to spowodowane tym, że pojedynczy ukośnik odwrotny jest używany jako znak zmiany znaczenia.

W pliku przykładowym założono, że produkt MQIPT został zainstalowany w systemie Windows w produkcie C:\Program Files\IBM\MQ Internet Pass-Thru. Zakłada się również, że katalog główny produktu MQIPT (położenie pliku mqipt.conf) jest taki sam, jak katalog instalacyjny produktu MQIPT .

Jeśli produkt MQIPT został zainstalowany w innym miejscu, należy zmienić katalog w definicji codeBase w taki sposób, aby odwoływał się do katalogu instalacyjnego produktu MQIPT . Należy zwrócić uwagę na poprawny przedrostek (file:/) i poprawny przyrostek pliku (/lib/com.ibm.mq.ipr.jar). W systemach UNIX and Linux typowy adres URL codeBase może mieć wartość file:/opt/mqipt/lib/com.ibm.mq.ipr.jar, przy założeniu, że produkt MQIPT jest zainstalowany w produkcie /opt/mqipt.

Uprawnienia są zwykle definiowane z trzema atrybutami. Aby sterować połączeniami gniazda, ich wartości są następujące:

uprawnienie klasy

```
java.net.SocketPermission
```

nazwa do sterowania

Jest to wykonane w formacie hostname:port, gdzie każdy komponent nazwy może być określony przez znak wieloznaczny. Nazwa hosta może być nazwą domeny lub adresem IP. Najbardziej lewą pozycję nazwy hosta można określić za pomocą gwiazdki (*). Na przykład: harry.company1.com zostanie dopasowany przez każdy z następujących łańcuchów:

- harry
- harry.company1.com
- *.company1.com
- *
- 198.51.100.123 (zakładając, że jest to adres IP serwera harry.company1.com)

Komponent portu nazwy może być określony jako pojedynczy adres portu lub zakres adresów portów, na przykład:

1414

Tylko port 1414

1414-

wszystkie adresy portów większe lub równe 1414

-1414

wszystkie adresy portów mniejsze lub równe 1414

1-1414

wszystkie adresy portów od 1 do 1414 włącznie

dozwolone działanie

Działania używane przez produkt `java.net.SocketPermission` są następujące:

- akceptuj, pozwala to na akceptowanie połączeń z określonego celu
- connect, umożliwia to uprawnienie do łączenia się z określonym celem
- Słuchaj, to pozwala na słuchanie na określonym porcie lub portach dla żądań połączeń
- rozwiązać, pozwala to na użycie usługi nazw DNS w celu rozstrzygnięcia nazw domen na adresy IP

Control of the Java security manager can also be made through the `java.security.manager` and `java.security.policy` Java system properties, but it is recommended you use the `SecurityManager` and `SecurityManagerPolicy` properties for controlling MQIPT.

Aby uwzględnić informacje diagnostyczne w rekordach śledzenia i FFST, produkt MQIPT musi uzyskać dostęp do niektórych właściwości systemowych produktu MQIPT i zmiennych środowiskowych. W strategii bezpieczeństwa produktu Java należy zawsze uwzględnić następujące właściwości:

```
permission java.util.PropertyPermission "java.home", "read";
permission java.util.PropertyPermission "java.version", "read";
permission java.util.PropertyPermission "java.runtime.version", "read";
permission java.util.PropertyPermission "java.vm.info", "read";
permission java.util.PropertyPermission "java.vm.vendor", "read";
permission java.util.PropertyPermission "os.arch", "read";
permission java.util.PropertyPermission "os.name", "read";
permission java.util.PropertyPermission "os.version", "read";
permission java.lang.RuntimePermission "getenv.MQIPT_PATH";
permission java.lang.RuntimePermission "getStackTrace";
```

Jeśli nie zostaną uwzględnione wszystkie te właściwości, produkt MQIPT nie będzie działał poprawnie, a diagnoza problemu zostanie zaburzona.

Wyjścia zabezpieczeń w produkcie MQIPT

Wyjście zabezpieczeń umożliwia sterowanie dostępem do docelowego miejsca docelowego, zgodnie z definicją właściwości trasy **Destination**. Wyjście zabezpieczeń jest wywoływane w momencie, gdy program MQIPT odbiera żądanie połączenia od klienta, ale zanim nawiąże połączenie z docelowym miejscem docelowym.

W oparciu o początkowe właściwości połączenia wyjście zabezpieczeń decyduje o tym, czy połączenie jest dozwolone.

Gdy trasa jest uruchomiona, następuje wywołanie wyjścia zabezpieczeń w celu zainicjowania i przygotowania do przetworzenia żądania połączenia. Proces inicjowania powinien być używany do ładowania dowolnych danych użytkownika i przygotowania tych danych do szybkiego i łatwego dostępu, co pozwala zminimalizować czas przetwarzania żądania połączenia.

Każda trasa może mieć własne wyjście zabezpieczeń.

- Właściwość **SecurityExit** jest używana do włączania/wyłączania wyjścia zabezpieczeń zdefiniowanego przez użytkownika.
- Właściwość **SecurityExitName** jest używana do definiowania nazwy klasy wyjścia zabezpieczeń zdefiniowanego przez użytkownika.
- Właściwość **SecurityExitPath** jest używana do definiowania nazwy katalogu zawierającego plik klasy. Jeśli ta właściwość nie jest ustawiona, to zakłada się, że plik klasy zostanie znaleziony w podkatalogu wyjścia. **SecurityExitPath** może również definiować nazwę pliku JAR zawierającego wyjście zabezpieczeń zdefiniowane przez użytkownika.

- Właściwość **SecurityExitTimeout** jest używana przez produkt MQIPT do określenia czasu oczekiwania na odpowiedź od wyjścia zabezpieczeń podczas sprawdzania poprawności żądania połączenia.

Szczegółowe informacje na temat właściwości wyjścia zabezpieczeń można znaleźć w sekcji [Właściwości trasy produktuMQIPT](#).

Produkt MQIPT używa klasy SecurityExit do wywoływania wyjścia zabezpieczeń zdefiniowanego przez użytkownika. Ta klasa musi zostać rozszerzona przez zdefiniowane przez użytkownika wyjście zabezpieczeń i większość jego metod przestaniane w celu udostępnienia wymaganych funkcjonalności. Obiekt SecurityExitResponse jest używany do przekazywania danych z powrotem do produktu MQIPT, a dane te są używane przez produkt MQIPT do decydowania, czy żądanie połączenia powinno zostać zaakceptowane, czy odrzucone. Obiekt SecurityExitResponse może również zawierać nowy adres portu docelowego i docelowy, który jest używany do nadpisywania trasy zdefiniowanej przez właściwości wyjścia zabezpieczeń.

Udostępniono trzy przykładowe wyjścia zabezpieczeń, które pokazują, w jaki sposób można zaimplementować wyjście zabezpieczeń.

- SampleSecurityExit przedstawia sposób sterowania dostępem do menedżera kolejek produktu IBM MQ w oparciu o nazwę kanału produktu IBM MQ. Zezwala na to tylko połączenie z nazwą kanału, rozpoczynając od łańcucha "MQIPT". Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [Korzystanie z wyjścia zabezpieczeń](#).
- Program SampleRoutingExit umożliwia dynamiczne kierowanie żądań połączeń klientów do puli zdefiniowanych serwerów IBM MQ, na których każdy serwer udostępnia menedżer kolejek o tej samej nazwie i tym samym atrybutach. Przykład zawiera plik konfiguracyjny, który zawiera listę nazw serwerów. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [Kierowanie żądań połączenia klienta do serwerów menedżera kolejek produktu IBM MQ przy użyciu wyjść zabezpieczeń](#).
- Produkt SampleOneRouteExit umożliwia dynamiczne kierowanie do menedżera kolejek produktu IBM MQ, który pochodzi z nazwy kanału produktu IBM MQ używanej w żądaniu połączenia. Przykład zawiera plik konfiguracyjny, który zawiera odwzorowanie nazw menedżerów kolejek na nazwy serwerów. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [Dynamiczne kierowanie żądań połączenia klienta](#).

Uwaga: Produkt MQIPT działa w pojedynczej maszynie JVM, więc wyjście zabezpieczeń zdefiniowane przez użytkownika może zagrozić normalnej pracy serwera MQIPT na jeden z następujących sposobów:

- Wpływ na zasoby systemowe
- Generuj wąskie gardła
- Pogorszona wydajność

Przed zaimplementowaniem środowiska produkcyjnego w środowisku produkcyjnym należy intensywnie przetestować efekty wyjścia zabezpieczeń.

Klasa com.ibm.mq.ipt.exit.SecurityExit w produkcie MQIPT

Ta klasa i jej metody publiczne muszą zostać rozszerzone przez wyjście zabezpieczeń zdefiniowane przez użytkownika w celu uzyskania dostępu do niektórych wspólnych danych i umożliwienia wykonania niektórych operacji inicjowania produktu MQIPT.

Przed wywołaniem każdej metody przez produkt MQIPT zostaną udostępnione niektóre właściwości metody, która ma być używana. Ich wartości można pobrać za pomocą odpowiednich metod get zdefiniowanych w tej klasie.

metody

public int init (IPTTrace)

Dostępne są następujące właściwości:

- port nasłuchiwania
- miejsce docelowe

- Port docelowy
- wersja

Metoda `init` zostanie wywołana przez program MQIPT po uruchomieniu trasy. Po powrocie z tej metody wyjście zabezpieczeń musi być gotowe do sprawdzenia poprawności żądania połączenia. Poprawne kody powrotu to `ExitRc.OK` lub `ExitRc.BŁĄD_INIT_ERROR`.

public int refresh (IPTTrace)

Dostępne są następujące właściwości:

- port nasłuchiwania
- miejsce docelowe
- Port docelowy

Metoda odświeżania zostanie wywołana przez program MQIPT, gdy poproszono go o odświeżenie się przez IPT Administration Client. To działanie jest zwykle wywoływane, gdy właściwość została zmieniona w pliku konfiguracyjnym. Program MQIPT załaduje wszystkie właściwości z pliku konfiguracyjnego i określi, które z nich zostały zmienione oraz czy należy natychmiast zrestartować trasę, czy też może poczekać do następnego restartu serwera MQIPT.

Metoda ta powinna wykonać przetadowanie wszystkich danych zewnętrznych, których używa (czyli danych załadowanych podczas metody `init`). Poprawne kody powrotu to `ExitRc.OK` lub `ExitRc.REFRESH_ERROR`.

public void close (IPTTrace)

Dostępne są następujące właściwości:

- port nasłuchiwania
- miejsce docelowe
- Port docelowy

Metoda `close ()` zostanie wywołana przez produkt MQIPT, gdy zostanie poproszony o zatrzymanie przez MQIPT IPT Administration Client. Powinien on zwolnić dowolny zasób systemowy, który uzyskał w trakcie jego działania. Program MQIPT będzie czekać na zakończenie tej metody przed zamknięciem.

Ta metoda zostanie wywołana również wtedy, gdy włączono wyjście zabezpieczeń, ale zostało ono teraz wyłączone w pliku konfiguracyjnym.

public SecurityExitResponse validate (IPTTrace)

Dostępne są następujące właściwości:

- port nasłuchiwania
- miejsce docelowe
- Port docelowy
- limit czasu
- Adres IP klienta
- adres portu klienta
- nazwa kanału
- Nazwa menedżera kolejek

Metoda sprawdzania poprawności zostanie wywołana przez program MQIPT po odebraniu żądania połączenia w celu sprawdzenia poprawności. Nazwa kanału i nazwa menedżera kolejek nie będą dostępne, jeśli właściwość `SSLProxyMode` została włączona, ponieważ ta funkcja jest używana tylko do tunelowania danych SSL/TLS i dlatego dane zwykle uzyskiwane z początkowego przepływu danych będą nieczytelne.

Wyjście zabezpieczeń musi zwracać obiekt odpowiedzi `SecurityExit`, który zawiera następujące informacje:

- kod przyczyny (musi być ustawiony)

- nowy adres docelowy (opcjonalnie)
- nowy adres portu nasłuchiwania miejsca docelowego (opcjonalnie)
- Wiadomość (opcjonalnie)

Kod przyczyny określi, czy połączenie zostanie zaakceptowane, czy odrzucone przez produkt MQIPT. Opcjonalnie można ustawić pola `newDestination` i `newDestinationPort`, aby zdefiniować nowy docelowy menedżer kolejek. Jeśli te właściwości nie zostaną ustawione, zostaną użyte właściwości miejsca docelowego trasy i `DestinationPort` zdefiniowane w pliku konfiguracyjnym. Każdy komunikat zostanie dodany do wpisu w pliku dziennika połączenia.

Obsługiwane metody uzyskiwania właściwości:

public int getListenerPort ()

Pobiera port nasłuchiwania trasy-zgodnie z definicją właściwości `ListenerPort` .

public String getDestination()

Pobiera adres docelowy-zgodnie z definicją właściwości `Miejsce docelowe`.

public int getDestinationPort ()

Pobiera adres docelowego portu nasłuchiwania-zgodnie z definicją właściwości `DestinationPort` .

public String getClientIPAddress ()

Pobiera adres IP klienta udostępniający żądanie połączenia.

public int getClientPortAddress()

Pobiera adres portu używany przez klienta, który tworzy żądanie połączenia.

public int getTimeout()

Pobiera wartość limitu czasu. Program MQIPT będzie czekać na sprawdzenie poprawności żądania wyjścia zabezpieczeń zdefiniowanego za pomocą właściwości limitu czasu `SecurityExit`.

public int getConnThreadID()

Pobiera identyfikator wątku połączenia obsługującego żądanie połączenia, który jest przydatny w celu debugowania.

public String getChannelName ()

Pobiera nazwę kanału produktu IBM MQ używanego w żądaniu połączenia.

public String getQMName()

Pobiera nazwę menedżera kolejek produktu IBM MQ używaną w żądaniu połączenia.

public boolean getTimedout()

może być używany przez wyjście zabezpieczeń w celu określenia, czy upłynął limit czasu

Klasa `com.ibm.mq.ipt.exit.SecurityExitResponse`

Ta klasa jest używana do przekazywania odpowiedzi z powrotem do programu MQIPT z poziomu wyjścia zabezpieczeń zdefiniowanego przez użytkownika i służy do określania, czy żądanie połączenia powinno zostać zaakceptowane, czy odrzucone. Obiekty tego typu są tworzone tylko w metodzie sprawdzania poprawności (patrz "[Klasa `com.ibm.mq.ipt.exit.SecurityExit` w produkcie MQIPT](#)" na stronie 1036). Istnieją wygodne konstruktory do tworzenia tych obiektów i istnieją metody dla każdej właściwości. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z przykładowymi wyjściami zabezpieczeń.

Utworzenie domyślnego obiektu odpowiedzi `SecurityExit` powoduje odrzucenie żądania połączenia.

Konstruktory

- **public SecurityExitResponse (String dest, int destPort, int rc, String msg)**

gdzie:

- `dest` jest nowym docelowym miejscem docelowym
- `destPort` jest nowym adresem portu docelowego.
- `rc` jest kodem przyczyny
- `msg` to komunikat, który zostanie dodany do pozycji dziennika połączenia.

- **public SecurityExitResponse (String dest, int destPort, int rc)**
- **public SecurityExitResponse (int rc, String msg)**
- **public SecurityExitResponse (int rc)**

Metody

public void setDestination(String dest)

ustawia nowy adres docelowy dla żądania połączenia

public void setDestinationPort (int port) throws IPTException

ustawia nowy adres portu nasłuchiwanego miejsca docelowego dla żądania połączenia-zgłaszanie wyjątku IPTException dla niepoprawnego adresu portu

public void setMessage(String msg)

Dodaje komunikat do rekordu dziennika połączenia.

public void setReasonCode (int rc)

ustawia kod przyczyny dla żądania połączenia.

Kody powrotu wyjścia zabezpieczeń w produkcie MQIPT

Kody powrotu rozpoznawane przez produkt MQIPT podczas wywoływania wyjścia zabezpieczeń w wielu różnych sytuacjach.

Następujące kody powrotu są rozpoznawane przez produkt MQIPT podczas wywoływania wyjścia zabezpieczeń w następujących sytuacjach:

Kod powrotu	Opis	Inicjowanie	Validacje	Odśwież
ExitRc.OK	Żądanie zostało zakończone pomyślnie.	yes	yes	yes
ExitRc.BŁĄD_INIT_ERROR	Żądanie inicjowania nie powiodło się, trasa będzie wyłączona.	yes		
ExitRc.REFRESH_ERROR	Żądanie odświeżania nie powiodło się.			yes
ExitRc.NIEAUTORYZOWANY	Proces sprawdzania poprawności nie powiódł się, żądanie połączenia zostało odrzucone.		yes	
ExitRc.DISABLE_SSL	Żądanie sprawdzania poprawności powiodło się, połączenie z systemem docelowym nie będzie używać protokołu SSL ani TLS.		yes	

Sterowanie numerem portu w produkcie MQIPT

W przypadku korzystania z produktu MQIPT możliwe jest ograniczenie zakresu numeru portu lokalnego, który jest używany podczas nawiązywania połączenia wychodzącego.

Ustaw właściwość **OutgoingPort** na trasie, aby określić początkowy numer portu lokalnego, a następnie ustaw wartość **MaxConnectionThreads**, aby określić liczbę portów, które mają być używane. Na przykład, jeśli dla opcji **OutgoingPort** zostanie ustawiona wartość 1600, a **MaxConnectionThreads** na 20, to zakres numerów portów lokalnych dla tej trasy będzie miał wartość 1600-1619.

Administrator produktu MQIPT jest odpowiedzialny za upewnianie się, że między trasami nie występują konflikty między numerami portów.

Jeśli parametr **OutgoingPort** nie jest zdefiniowany, wartość domyślna 0 oznacza, że dla każdego połączenia używany jest numer portu przydzielony przez system.

W przypadku korzystania z protokołu HTTP liczba portów wychodzących jest dwukrotnie wyższa niż liczba portów wychodzących, jeśli nie jest używany protokół HTTP. W poprzednim przykładzie, jeśli trasa korzystająca z protokołu HTTP, zakres liczb będzie miał wartość 1600-1639.

Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [Przydzielający numery portów](#).

Systemy multihomed

W przypadku korzystania z systemu multihomed można określić, który adres IP ma być powiązany z połączeniem wychodzącym, z którym będzie używana właściwość **LocalAddress**. Nazwy hostów nie są obsługiwane w tej właściwości.

V 9.1.5 Szyfrowanie zapisanych haseł w produkcie MQIPT

Konfiguracja produktu MQIPT może obejmować hasła umożliwiające dostęp do różnych zasobów, a także hasło umożliwiające dostęp do produktu MQIPT za pomocą portu komend. W produkcie IBM MQ 9.1.5 wszystkie te hasła powinny być chronione przez szyfrowanie.

O tym zadaniu

W wersjach wcześniejszych niż IBM MQ 9.1.5 mogą być szyfrowane tylko hasła używane przez produkt MQIPT w celu uzyskania dostępu do plików kluczy lub magazynów kluczy sprzętowych. Zasyfrowane hasła są przechowywane w plikach, do których odwołuje się dowolna z właściwości produktu **SSL*KeyRingPW**. Inne hasła dla serwerów LDAP i hasła dostępu do produktu MQIPT są zapisywane w postaci jawnego tekstu w pliku konfiguracyjnym `mqipt.conf`.

W produkcie IBM MQ 9.1.5 wszystkie zapisane hasła do użycia przez produkt MQIPT powinny być chronione przez zaszyfrowanie hasła za pomocą komendy **mqiptPW**. Zasyfrowane hasła są zapisywane jako wartości właściwości w pliku konfiguracyjnym `mqipt.conf`. Program MQIPT umożliwia rozróżnianie zaszyfrowanych haseł, haseł nieszyfrowanych i nazw plików w wartościach właściwości. Należy zaszyfrować wszystkie hasła zapisane do użycia przez produkt MQIPT w ten sposób, ponieważ jest to najbardziej zabezpieczona metoda ochrony.

Metoda szyfrowania haseł w magazynie kluczy używana w produkcie MQIPT w wersji wcześniejszej niż IBM MQ 9.1.5 jest nieaktualna, ale nadal może być używana. Aby zwiększyć ochronę haseł kluczy pierścieniowych, należy ponownie zaszyfrować wszystkie hasła kluczy, które zostały wcześniej zaszyfrowane przy użyciu najnowszej metody ochrony.

Jeśli w konfiguracji produktu MQIPT znajduje się zwykły tekst lub słabiej chronione hasło, zostanie wygenerowany komunikat ostrzegawczy podczas uruchamiania programu MQIPT lub po uruchomieniu trasy.

Ta procedura służy do szyfrowania hasła, które ma być przechowywane w celu użycia przez produkt MQIPT przy użyciu najnowszej metody ochrony. Aby zaszyfrować hasło pliku kluczy w produkcie MQIPT w produkcie IBM MQ 9.1.4 lub wcześniejszym, należy wykonać kroki opisane w sekcji [“Szyfrowanie hasła pliku kluczy w produkcie MQIPT w produkcie IBM MQ 9.1.4 lub wcześniejszym”](#) na stronie 1041.

Procedura

1. Opcjonalne: Utwórz plik zawierający klucz szyfrowania hasła, jeśli jeszcze go nie masz.

Produkt MQIPT używa klucza szyfrowania do szyfrowania haseł. W pliku można określić własny klucz szyfrowania. Plik musi zawierać co najmniej jeden znak i tylko jeden wiersz tekstu.

Ten sam klucz szyfrowania hasła jest używany do szyfrowania i deszyfrowania wszystkich zapisanych haseł dla instancji serwera MQIPT. Oznacza to, że dla każdej instalacji produktu MQIPT wymagany jest tylko jeden plik kluczy szyfrowania haseł.

Jeśli planowane jest uruchomienie produktu MQIPT jako usługi, która jest uruchamiana automatycznie, należy utworzyć plik kluczy szyfrowania hasła z domyślną nazwą produktu `mqipt_cred.keyi` umieścić go w katalogu głównym produktu MQIPT.

Nie trzeba określać klucza szyfrowania hasła, jednak jest on bardziej bezpieczny. Jeśli nie zostanie określony własny klucz szyfrowania, zostanie użyty domyślny klucz szyfrowania.

Uwaga: Należy upewnić się, że w pliku kluczy szyfrowania hasła ustawione są odpowiednie uprawnienia, aby uniemożliwić innym nieautoryzowanym użytkownikom odczytywanie klucza szyfrowania. Tylko użytkownik, który uruchamia komendę **mciptPW**, oraz użytkownik, w ramach którego program MQIPT uruchamia uprawnienia do odczytu klucza szyfrowania hasła.

2. Zasyfruj hasło za pomocą komendy **mciptPW**.

Składnia komendy **mciptPW** jest opisana w pliku **mciptPW** (szyfrowanie zapisanego hasła).

Jeśli w kroku "1" na stronie 1040 utworzono plik klucza szyfrowania hasła, należy podać nazwę pliku, używając parametru **-sf** do **mciptPW**. Na przykład następująca komenda może zostać wywołana w celu zasyfrowania hasła przy użyciu klucza szyfrowania w pliku określonym przez parametr **-sf**:

```
mciptPW -sf /opt/mcipt/mcipt_password.key
```

3. Po wyświetleniu zapytania wpisz hasło, które ma być zasyfrowane.
Zasyfrowane hasło zostanie wyświetlone przez produkt **mciptPW**.
4. Skopiuj zasyfrowane hasło do odpowiedniej właściwości w pliku konfiguracyjnym **mcipt.conf**.
Na przykład w poniższym wierszu podano zasyfrowane hasło dla hasła dostępu do produktu MQIPT:

```
AccessPW=<mciptPW>1!QL+2Jvj/tigKK1D7Nz80qw==!AMDBef0UzmPf5i10uqV5MA==
```

5. Uruchom MQIPT. Jeśli w kroku "1" na stronie 1040 utworzono plik klucza szyfrowania hasła o nazwie innej niż nazwa domyślna, podczas uruchamiania produktu MQIPT należy podać nazwę pliku kluczy szyfrowania.

Nazwę pliku kluczy szyfrowania hasła można określić za pomocą parametru **-sf** podczas uruchamiania produktu MQIPT. Na przykład wydaj następującą komendę, aby uruchomić program MQIPT przy użyciu klucza szyfrowania w pliku określonym przez parametr **-sf**:

```
mcipt /opt/mcipt -sf /opt/mcipt/mcipt_password.key
```

Więcej informacji na temat innych metod określania nazwy pliku kluczy szyfrowania hasła podczas uruchamiania produktu MQIPT zawiera sekcja [Określanie klucza szyfrowania hasła](#).

Szyfrowanie hasła pliku kluczy w produkcie MQIPT w produkcie IBM MQ 9.1.4 lub wcześniejszym

W produkcie IBM MQ 9.1.4 i wcześniejszych zasyfrowane hasła używane do uzyskiwania dostępu do plików kluczy używanych przez produkt MQIPT są zapisywane w plikach. Wykonaj procedurę w tym zadaniu, aby zasyfrować hasło pliku kluczy w celu użycia przez produkt MQIPT w produkcie IBM MQ 9.1.4 lub wcześniejszym.

O tym zadaniu

W produkcie MQIPT w produkcie IBM MQ 9.1.5 należy użyć bardziej bezpiecznej metody zabezpieczenia opisanej w sekcji ["Szyfrowanie zapisanych hasła w produkcie MQIPT"](#) na stronie 1040.

Procedura

1. Szyfruj hasło pliku kluczy za pomocą komendy **mciptPW**.

Wprowadź następującą komendę, aby zasyfrować hasło:

```
mciptPW password filename
```

where

Hasło

to jawne hasło tekstowe wymagane do uzyskania dostępu do pliku kluczy

Nazwa pliku

to nazwa pliku hasła, który ma zostać utworzony

Składnia komendy **mqiptPW** jest opisana w pliku `mqiptPW` (szyfrowanie zapisanego hasła).

2. Ustaw odpowiednią właściwość trasy na nazwę pliku, który zawiera zaszyfrowane hasło, które zostało utworzone w kroku "1" na stronie 1041.

Na przykład, aby określić plik hasel dla pliku kluczy, który zawiera certyfikat serwera MQIPT TLS, należy dodać następujący wiersz do pliku konfiguracyjnego produktu `mqipt.conf` :

```
SSLServerKeyRingPW=filename
```

Inne uwagi dotyczące zabezpieczeń produktu MQIPT

Produkt MQIPT zawiera kilka dodatkowych funkcji, które pomagają projektantowi budować bezpieczne rozwiązanie.

- Jeśli w sieci wewnętrznej istnieje wiele klientów, którzy próbują nawiązać połączenia wychodzące, wszystkie te klienty mogą przejść przez MQIPT znajdujący się wewnątrz firewalla. Administrator firewalla musi wtedy nadać dostęp zewnętrzny tylko do komputera MQIPT .
- Produkt MQIPT może łączyć się tylko z menedżerami kolejek, dla których został jawnie skonfigurowany w swoim pliku konfiguracyjnym, chyba że produkt MQIPT działa jako serwer proxy SOCKS lub korzysta z wyjścia zabezpieczeń.
- Program MQIPT sprawdza, czy komunikaty, które odbiera i przesyła, są poprawne oraz czy są zgodne z protokołem IBM MQ . This helps prevent MQIPT being used for security attacks outside the IBM MQ protocol. Jeśli serwer MQIPT działa jako proxy SSL/TLS, podczas szyfrowania wszystkich danych i protokołów produktu IBM MQ program MQIPT może zagwarantować tylko początkowe uzgadnianie SSL/TLS. W takiej sytuacji należy użyć [Java security manager](#).
- Program MQIPT umożliwia wyjście kanałów w celu uruchamiania własnych protokołów bezpieczeństwa.
- Ustawiając właściwość `MaxConnectionThreads` , można ograniczyć łączną liczbę połączeń przychodzących. Pomaga to chronić wrażliwy wewnętrzny menedżer kolejek przed atakami polegających na spowodowaniu odmowy usługi.

Plik konfiguracyjny

Należy zabezpieczyć plik konfiguracyjny produktu MQIPT `mqipt.conf` przed odczytaniem przez nieautoryzowanych użytkowników, ponieważ może on zawierać informacje poufne, takie jak hasło produktu **AccessPW** , które steruje zdalnym dostępem administracyjnym do produktu MQIPT. Chroni wszystkie hasła określone w pliku konfiguracyjnym, postępując zgodnie z procedurą w programie "Szyfrowanie zapisanych hasel w produkcie MQIPT" na stronie 1040. Ponadto upewnij się, że produkt `mqipt.conf` jest chroniony przed nieautoryzowaną modyfikacją. Ustaw uprawnienia do pliku systemu operacyjnego dla programu `mqipt.conf` , tak aby tylko konto użytkownika uruchamiające program MQIPT mógł odczytać lub zaktualizować plik.

Port komend

Port komend MQIPT akceptuje komendy sterujące wydane przez skrypt **mqiptAdmin** lub IPT Administration Client. Jeśli port komendy MQIPT jest włączony, należy zapobiec dostępowi bez uprawnień do niego. W szczególności, jeśli właściwość **RemoteShutdown** jest włączona, zdalny użytkownik może zamknąć produkt MQIPT.

Aby ograniczyć zestaw komputerów, które mogą łączyć się z portem komendy MQIPT , należy użyć firewalla. Należy również ustawić hasło, aby sterować dostępem do portu komend przy użyciu właściwości **AccessPW** .

Uwaga: Połączenia z portem komend MQIPT nie są szyfrowane. Dane wysyłane przez sieć, w tym hasło, mogą być widoczne dla innych użytkowników w sieci.

Przed włączeniem portu komend należy ocenić ryzyko związane z zezwoleniem na zdalne administrowanie produktem MQIPT . Jeśli port komend jest włączony, należy rozważyć wyłączenie zdalnego zamknięcia systemu za pomocą właściwości **RemoteShutdown** .

Dzienniki połączeń w produkcie MQIPT

Produkt MQIPT udostępnia narzędzie do rejestrowania połączeń, które zawiera listę wszystkich pomyślnych i niepomyślnych prób połączeń.

Jest on sterowany za pomocą właściwości **ConnectionLog** i **MaxLogFileSize**. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja [Właściwości globalne produktu MQIPT](#).

Za każdym razem, gdy uruchamiany jest MQIPT, tworzony jest nowy dziennik połączeń. W przypadku identyfikacji nazwa pliku zawiera bieżący znacznik czasu, na przykład:

```
mciptYYYYMMDDHHmmSS.log
```

where

YYYY jest rokiem
MM jest miesiącem
DD to dzień
HH to godziny
mm to minuty
SS to sekundy

Gdy dziennik połączeń osiągnie maksymalną wielkość określoną przez właściwość **MaxLogFileSize**, tworzony jest plik kopii zapasowej `mcipt001.log`. Obsługiwane są maksymalnie dwa pliki kopii zapasowej (`mcipt001.log` i `mcipt002.log`).

Pozycja w dzienniku połączeń reprezentuje każdą część żądania połączenia. Żądanie połączenia odebrane przez produkt MQIPT i wynikowe nowe połączenie, które produkt MQIPT udostępnia na adres docelowy, jest wyświetlane jako dwie pozycje dziennika, a następnie dwie kolejne pozycje po zakończeniu każdego połączenia.

Poniżej znajduje się dziennik połączenia dla pomyślnego żądania połączenia:

```
Wed May 15 13:13:51 BST 2013 conn accept 127.0.0.1(3842) 127.0.0.1(5000) OK 5000-0
Wed May 15 13:13:51 BST 2013 conn conn 127.0.0.1(3843) localhost(3500) OK 5000-0
Wed May 15 13:13:52 BST 2013 conn close 127.0.0.1(3842) 127.0.0.1(5000) OK 5000-0
Wed May 15 13:13:52 BST 2013 conn close 127.0.0.1(3843) localhost(3500) OK 5000-0
```

Poniżej znajduje się dziennik połączenia dla żądania połączenia zakończonego niepowodzeniem:

```
Wed May 15 14:56:40 BST 2013 conn accept 127.0.0.1(4138) 127.0.0.1(7000) OK 7000-0
Wed May 15 14:56:40 BST 2013 conn close 127.0.0.1(4138) 127.0.0.1(7000) ERROR 7000-0
Unrecognized SSL handshake request '54'
```

Konfigurowanie produktu IBM MQ Internet Pass-Thru przy użyciu kontenerów

Produkt IBM MQ Internet Pass-Thru (MQIPT) można uruchomić w kontenerze. Obraz podstawowy używany przez obraz kontenera musi korzystać z obsługiwanego systemu operacyjnego Linux.

Procedura

- Przykładowy obraz MQIPT Docker jest dostępny w repozytorium `mq-container` GitHub. Aby zbudować i uruchomić kontener, należy postępować zgodnie z instrukcjami w sekcji [IBM MQ Internet Pass-Thru w systemie Docker](#).

Co dalej

Za pomocą komendy **docker ps** można wyświetlać działające kontenery. Aby wyświetlić dane wyjściowe konsoli produktu MQIPT działającego w kontenerze Docker , należy użyć komendy **docker logs \$ {CONTAINER_ID}** .

Uwagi

Niniejsza publikacja została opracowana z myślą o produktach i usługach oferowanych w Stanach Zjednoczonych.

IBM może nie oferować w innych krajach produktów, usług lub opcji omawianych w tej publikacji. Informacje o produktach i usługach dostępnych w danym kraju można uzyskać od lokalnego przedstawiciela IBM. Odwołanie do produktu, programu lub usługi IBM nie oznacza, że można użyć wyłącznie tego produktu, programu lub usługi IBM. Zamiast nich można zastosować ich odpowiednik funkcjonalny pod warunkiem, że nie narusza to praw własności intelektualnej firmy IBM. Jednakże cała odpowiedzialność za ocenę przydatności i sprawdzenie działania produktu, programu lub usługi pochodzących od producenta innego niż IBM spoczywa na użytkowniku.

IBM może posiadać patenty lub złożone wnioski patentowe na towary i usługi, o których mowa w niniejszej publikacji. Używanie tego dokumentu nie daje żadnych praw do tych patentów. Pisemne zapytania w sprawie licencji można przesyłać na adres:

IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive
Armonk, NY 10504-1785
U.S.A.

Zapytania w sprawie licencji dotyczących informacji kodowanych przy użyciu dwubajtowych zestawów znaków (DBCS) należy kierować do lokalnych działów IBM Intellectual Property Department lub zgłaszać na piśmie pod adresem:

Intellectual Property Licensing
Legal and Intellectual Property Law
IBM Japan, Ltd.
19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku
Tokyo 103-8510, Japan

Poniższy akapit nie obowiązuje w Wielkiej Brytanii, a także w innych krajach, w których jego treść pozostaje w sprzeczności z przepisami prawa miejscowego: INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION DOSTARCZA TĘ PUBLIKACJĘ W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJE ("AS IS"), BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI (RĘKOJMIĘ RÓWNIEŻ WYŁĄCZA SIĘ), WYRAŻNYCH LUB DOMNIEMANYCH, A W SZCZEGÓLNOŚCI DOMNIEMANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ GWARANCJI, ŻE PUBLIKACJA TA NIE NARUSZA PRAW OSÓB TRZECICH. Ustawodawstwa niektórych krajów nie dopuszczają zastrzeżeń dotyczących gwarancji wyraźnych lub domniemanych w odniesieniu do pewnych transakcji; w takiej sytuacji powyższe zdanie nie ma zastosowania.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mogą zawierać nieścisłości techniczne lub błędy typograficzne. Informacje te są okresowo aktualizowane, a zmiany te zostaną uwzględnione w kolejnych wydaniach tej publikacji. IBM zastrzega sobie prawo do wprowadzania ulepszeń i/lub zmian w produktach i/lub programach opisanych w tej publikacji w dowolnym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia.

Wszelkie wzmianki w tej publikacji na temat stron internetowych innych podmiotów zostały wprowadzone wyłącznie dla wygody użytkowników i w żadnym wypadku nie stanowią zachęty do ich odwiedzania. Materiały dostępne na tych stronach nie są częścią materiałów opracowanych dla tego produktu IBM, a użytkownik korzysta z nich na własną odpowiedzialność.

IBM ma prawo do używania i rozpowszechniania informacji przystanych przez użytkownika w dowolny sposób, jaki uzna za właściwy, bez żadnych zobowiązań wobec ich autora.

Licencjodawcy tego programu, którzy chcieliby uzyskać informacje na temat programu w celu: (i) wdrożenia wymiany informacji między niezależnie utworzonymi programami i innymi programami (łącznie

z tym opisywanym) oraz (ii) wspólnego wykorzystywania wymienianych informacji, powinni skontaktować się z:

IBM Corporation
Koordynator współdziałania z oprogramowaniem, Dział 49XA
3605 Highway 52 N
Rochester, MN 55901
U.S.A.

Informacje takie mogą być udostępnione, o ile spełnione zostaną odpowiednie warunki, w tym, w niektórych przypadkach, zostanie uiszczona stosowna opłata.

Licencjonowany program opisany w niniejszej publikacji oraz wszystkie inne licencjonowane materiały dostępne dla tego programu są dostarczane przez IBM na warunkach określonych w Umowie IBM z Klientem, Międzynarodowej Umowie Licencyjnej IBM na Program lub w innych podobnych umowach zawartych między IBM i użytkownikami.

Wszelkie dane dotyczące wydajności zostały zebrane w kontrolowanym środowisku. W związku z tym rezultaty uzyskane w innych środowiskach operacyjnych mogą się znacząco różnić. Niektóre pomiary mogły być dokonywane na systemach będących w fazie rozwoju i nie ma gwarancji, że pomiary wykonane na ogólnie dostępnych systemach dadzą takie same wyniki. Niektóre z pomiarów mogły być estymowane przez ekstrapolację. Rzeczywiste wyniki mogą być inne. Użytkownicy powinni we własnym zakresie sprawdzić odpowiednie dane dla ich środowiska.

Informacje dotyczące produktów innych niż produkty IBM pochodzą od dostawców tych produktów, z opublikowanych przez nich zapowiedzi lub innych powszechnie dostępnych źródeł. Firma IBM nie testowała tych produktów i nie może potwierdzić dokładności pomiarów wydajności, kompatybilności ani żadnych innych danych związanych z tymi produktami. Pytania dotyczące możliwości produktów innych podmiotów należy kierować do dostawców tych produktów.

Wszelkie stwierdzenia dotyczące przyszłych kierunków rozwoju i zamierzeń IBM mogą zostać zmienione lub wycofane bez powiadomienia.

Publikacja ta zawiera przykładowe dane i raporty używane w codziennych operacjach działalności gospodarczej. W celu kompleksowego ich zilustrowania podane przykłady zawierają nazwiska osób prywatnych, nazwy przedsiębiorstw oraz nazwy produktów. Wszystkie te nazwy/nazwiska są fikcyjne i jakiegokolwiek podobieństwo do istniejących nazw/nazwisk i adresów jest całkowicie przypadkowe.

LICENCJA W ZAKRESIE PRAW AUTORSKICH:

Niniejsza publikacja zawiera przykładowe aplikacje w kodzie źródłowym, ilustrujące techniki programowania w różnych systemach operacyjnych. Użytkownik może kopiować, modyfikować i dystrybuować te programy przykładowe w dowolnej formie bez uiszczania opłat na rzecz IBM, w celu projektowania, używania, sprzedaży lub dystrybucji aplikacji zgodnych z aplikacyjnym interfejsem programistycznym dla tego systemu operacyjnego, dla którego napisane zostały programy przykładowe. Programy przykładowe nie zostały gruntownie przetestowane. IBM nie może zatem gwarantować ani sugerować niezawodności, użyteczności i funkcjonalności tych programów.

W przypadku przeglądania niniejszych informacji w formie elektronicznej, zdjęcia i kolorowe ilustracje mogą nie być wyświetlane.

Informacje dotyczące interfejsu programistycznego

Informacje dotyczące interfejsu programistycznego, o ile są udostępniane, mają być pomocne podczas tworzenia oprogramowania aplikacji do użytku z tym programem.

Ten podręcznik zawiera informacje na temat planowanych interfejsów programistycznych, które umożliwiają klientom pisanie programów w celu uzyskania dostępu do usług produktu WebSphere MQ.

Informacje te mogą również zawierać informacje na temat diagnostyki, modyfikacji i strojenia. Tego typu informacje są udostępniane jako pomoc przy debugowaniu aplikacji.

Ważne: Informacji na temat diagnostyki, modyfikacji i strojenia nie należy używać jako interfejsu programistycznego, ponieważ może on ulec zmianie.

Znaki towarowe

IBM, logo IBM, ibm.com, są znakami towarowymi IBM Corporation, zarejestrowanymi w wielu systemach prawnych na całym świecie. Aktualna lista znaków towarowych IBM jest dostępna w serwisie WWW, w sekcji "Copyright and trademark information" (Informacje o prawach autorskich i znakach towarowych), pod adresem www.ibm.com/legal/copytrade.shtml. Nazwy innych produktów lub usług mogą być znakami towarowymi IBM lub innych podmiotów.

Microsoft oraz Windows są znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach.

UNIX jest zastrzeżonym znakiem towarowym The Open Group w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach.

Linux jest zastrzeżonym znakiem towarowym Linusa Torvaldsa w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach.

Ten produkt zawiera oprogramowanie opracowane przez Eclipse Project (<http://www.eclipse.org/>).

Java oraz wszystkie znaki towarowe i logo dotyczące języka Java są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Oracle i/lub przedsiębiorstw afiliowanych Oracle.



Numer pozycji:

(1P) P/N: