

9.2

Scénarios IBM MQ

IBM

Remarque

Avant d'utiliser le présent document et le produit associé, prenez connaissance des informations générales figurant à la section [«Remarques»](#), à la page 213.

Cette édition s'applique à la version 9 édition 2 d'IBM® MQ et à toutes les éditions et modifications ultérieures, sauf indication contraire dans les nouvelles éditions.

Lorsque vous envoyez des informations à IBM, vous accordez à IBM le droit non exclusif d'utiliser ou de distribuer les informations de la manière qui lui semble appropriée, sans aucune obligation de votre part.

© Copyright International Business Machines Corporation 2007, 2024.

Table des matières

Scénarios.....	5
Initiation à IBM MQ.....	5
Planification de la solution.....	5
Implémentation de la solution.....	7
Etape suivante.....	19
Scénario point-à-point.....	19
Planification de la solution.....	20
Implémentation de la solution.....	21
Sécurisation de la topologie point-à-point.....	28
Files d'attente de flux.....	31
Configuration des files d'attente de flux.....	32
Flux vers les files d'attente à distance et en alias.....	33
Restrictions de la file d'attente de flux.....	34
Files d'attente de flux et transactions.....	35
Diffusion en flux vers et à partir des files d'attente de cluster.....	35
Scénarios de publication/abonnement.....	36
Scénario de cluster de publication/abonnement.....	36
Scénarios de hiérarchie de publication/abonnement.....	43
Scénarios de support transactionnel.....	52
Présentation des unités d'oeuvre.....	53
Scénario 1 : Le gestionnaire de files d'attente effectue la coordination.....	54
Scénario 2 : Un autre logiciel assure la coordination.....	81
Expiration des unités d'oeuvre globales.....	88
Disposition unité de récupération.....	89
Scénarios de sécurité.....	89
Scénario de sécurité : Deux gestionnaire de files d'attente sous z/OS.....	90
Scénario de sécurité : deux groupes de partage de files d'attente sous z/OS.....	97
Exemples de configuration d'interception de canal de transmission de messages inter-serveurs.....	103
Connexion de deux gestionnaires de files d'attente avec SSL/TLS.....	104
Connexion sécurisée d'un client à un gestionnaire de files d'attente.....	112
Migration sous Windows.....	118
Planification de la solution.....	118
Implémentation de la solution à l'aide de l'interface graphique.....	123
Installation d'une version plus récente d'IBM MQ devant coexister avec une version précédente sous Windows.....	150
Présentation des installations multiples.....	150
Installation d'une version ultérieure d' IBM MQ côte à côte avec une version antérieure.....	151
Utilisation de la commande setmqenv pour une exécution avec les deux versions d'IBM MQ.....	152
Création d'un gestionnaire de files d'attente.....	155
Migration d'un gestionnaire de files d'attente vers une version plus récente d'IBM MQ.....	156
Installation d'un groupe de correctifs pour IBM MQ 9.2.....	158
Scénario pour Managed File Transfer.....	160
Topologies courantes de MFT.....	160
Configuration du serveur de base.....	164
Mise en route avec IBM MQ Internet Pass-Thru.....	172
Vérification du fonctionnement de MQIPT.....	173
Création d'un fichier de clés.....	175
Création de certificats de test.....	178
Authentification d'un serveur TLS.....	179
Authentification d'un client TLS.....	182
Configuration de la tunnellation HTTP.....	184
Configuration du contrôle d'accès.....	185

Configuration d'un proxy SOCKS.....	188
Configuration d'un client SOCKS.....	189
Configuration de la prise en charge de la mise en cluster de MQIPT.....	190
Allocation de numéros de port.....	193
Extraction des listes de révocation de certificat à l'aide d'un serveur LDAP.....	195
Exécution de MQIPT en mode proxy TLS.....	198
Exécution de MQIPT en mode proxy TLS avec un gestionnaire de sécurité.....	199
Utilisation d'un exit de sécurité.....	202
Routage des demandes de connexion client vers des serveurs de gestionnaire de files d'attente IBM MQ à l'aide d'exits de sécurité.....	204
Routage dynamique des demandes de connexion client.....	207
Utilisation d'un exit de certificat pour authentifier un serveur TLS.....	210
Remarques.....	213
Documentation sur l'interface de programmation.....	214
Marques.....	214

Scénarios IBM MQ

Chaque scénario vous guide tout au long d'un ensemble significatif de tâches et vous aide à configurer une fonction de produit majeure. Les scénarios comportent des liens utiles vers d'autres contenus pour vous aider à avoir une meilleure compréhension du sujet qui vous intéresse.

Les scénarios IBM MQ disponibles sont décrits dans les sous-rubriques ci-après. La documentation du produit *Scénarios et modèles de connectivité pour les produits IBM* fournit des exemples travaillés d'utilisation de plusieurs produits IBM (par exemple IBM MQ et WebSphere Application Server) connectés ensemble.

Information associée

[Informations sur les scénarios et modèles de connectivité pour les produits IBM](#)

Initiation à IBM MQ

Ce scénario explique comment vous initier à IBM MQ sur une plateforme Windows. Il peut vous être utile si vous n'avez jamais utilisé IBM MQ auparavant et que vous souhaitez l'utiliser rapidement.

Ce scénario décrit les étapes de base d'installation, de configuration et de vérification d'IBM MQ sur Windows si vous ne l'avez pas déjà installé sur votre système. Vous pouvez effectuer la procédure du scénario à l'aide de l'interface utilisateur graphique ou de l'interface de ligne de commande.

Planification de la solution

Choisissez une méthode pour installer IBM MQ sous Windows. Utilisez l'interface graphique et les assistants qui vous guident au cours du processus d'installation et de configuration ou utilisez la ligne de commande pour effectuer une installation en mode silencieux.

Présentation : topologie logique fournie

Topologie logique fournie au terme du scénario.

L'instance de serveur IBM MQ installée permet la création d'objets IBM MQ : files d'attente et gestionnaires et files d'attente. Vous pouvez utiliser IBM MQ Explorer pour insérer et extraire des messages de la file d'attente locale via le gestionnaire de files d'attente. Une fois ce scénario terminé, la topologie fournie ressemble à la [Figure 1](#).




Figure 1. Insertion du message dans LQ1, extraction du message de LQ1.

Concepts de base et termes clés

Description des concepts de base et des principaux termes que vous devez connaître avant d'utiliser le scénario Guide d'initiation à IBM MQ.

Concepts de base

IBM MQ permet aux applications de lire et d'écrire des messages dans une file d'attente. L'application qui lit le message est indépendante de celle qui l'écrit. Il n'est pas obligatoire que les deux applications s'exécutent en même temps. Si aucune application n'est disponible pour lire le message, il est mis en file d'attente sur IBM MQ jusqu'à ce qu'une application se libère.

Dans ce scénario, vous pouvez choisir d'installer et de configurer IBM MQ de l'une des manières suivantes :

«Installation et configuration à l'aide de l'interface graphique», à la page 7

Au cours de l'installation à l'aide de l'interface graphique, vous êtes guidé tout au long des différents écrans et assistants pour que vous appliquiez les options et les paramètres appropriés :

Tableau de bord

Vérifiez les logiciels requis, spécifiez les informations réseau et lancez l'assistant d'installation d'IBM MQ.

Assistant d'installation d'IBM MQ

Installez le logiciel et démarrez l'Prepare IBM MQ Wizard.

Prepare IBM MQ Wizard

Démarrez le service IBM MQ et IBM MQ Explorer.

IBM MQ Explorer

Gérez les files d'attente et les gestionnaires de files d'attente.

«Installation et configuration à l'aide de la ligne de commande», à la page 12

L'installation de l'interface de ligne de commande peut s'effectuer en mode silencieux ou interactif. L'installation en mode silencieux est entièrement accessible et fait l'objet de ce scénario. Au cours de l'installation à l'aide de la ligne de commande, vous êtes guidé au cours des différentes étapes pour vous aider à appliquer les options et paramètres appropriés :

- Installer IBM MQ

- Créez et configurez des objets IBM MQ, des gestionnaires de files d'attente et des files d'attente.
- Vérifiez l'installation à l'aide de `amqsput` pour insérer `amqsget` afin d'extraire un message de la file d'attente.

Comme l'utilisation d'IBM MQ Explorer et de la ligne de commande pour créer des objets IBM MQ, il est possible d'effectuer cette opération à l'aide de l'interface programmable. Ceci n'est pas inclus dans le scénario en cours.

Termes clés

Vous trouverez ci-dessous la liste des termes clés concernant la mise en file d'attente des messages. Termes clés concernant la mise en file d'attente de messages.

Terme	Description
<u>Gestionnaires de files d'attente</u>	Le gestionnaire de files d'attente est responsable de la gestion des files d'attente qui lui appartiennent et du stockage de tous les messages qu'il reçoit dans les files d'attente appropriées.
<u>Messages</u>	Un message est une chaîne d'octets significative pour les applications qui l'utilisent. Les messages servent à transférer des informations d'un programme d'application à un autre. Les applications peuvent fonctionner sur les mêmes ordinateurs ou des ordinateurs différents.
<u>Files d'attente locales</u>	Une file d'attente locale est une structure de données destinée au stockage de messages. La file d'attente peut être normale ou de transmission. Une file d'attente normale contient les messages devant être lus par une application directement à partir du gestionnaire de files d'attente. Une file d'attente de transmission contient les messages qui sont en transit vers un autre gestionnaire de files d'attente.

Implémentation de la solution

Implémentez la solution pour le scénario. Installez IBM MQ sous Windows à l'aide du tableau de bord d'installation, puis vérifiez l'installation à l'aide d'IBM MQ Explorer.

Installation et configuration à l'aide de l'interface graphique

Installez IBM MQ sous Windows en utilisant le tableau de bord d'installation et vérifiez votre installation en utilisant IBM MQ Explorer. Une fois que vous avez vérifié votre installation, créez un gestionnaire de files d'attente et une file d'attente, puis essayez de placer un message dans la file d'attente et d'en extraire un.

Installation à l'aide du tableau de bord

Installez IBM MQ sous Windows à l'aide du tableau de bord d'installation.

Avant de commencer

Avant d'exécuter cette tâche, effectuez les vérifications suivantes :

- Vous devez avoir des droits d'administrateur local lors de l'installation. Définissez ces droits à l'aide des fonctions de Windows.
- Vérifiez que le nom du poste ne contient aucun espace.
- Vérifiez que vous disposez d'un espace disque suffisant pour installer entièrement IBM MQ sur Windows. Pour plus d'informations, voir [Espace disque requis sur Multiplatforms](#).
- Déterminez si vous devez définir l'ID de domaine Windows pour n'importe quel utilisateur IBM MQ.

Avant d'installer IBM MQ, vérifiez que votre système respecte les configurations matérielle et logicielle requises. Pour plus d'informations sur les configurations matérielle et logicielle requises sur toutes les plateformes prises en charge, voir [Configuration système requise pour IBM MQ](#).

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Le tableau de bord et les assistants ultérieurs vous guident au cours du processus d'installation et vous aident à vérifier la configuration logicielle requise et les paramètres IBM MQ.

Cette tâche suppose que vous installez IBM MQ pour la première fois sur votre machine et que vous allez utiliser les emplacements par défaut. Par défaut, l'emplacement des fichiers de programme IBM MQ est C:\Program Files\IBM\MQ, et l'emplacement des données et du fichier journal est C:\ProgramData\IBM\MQ.

Remarque : Si vous installez IBM MQ 9.0 et qu'il existe des installations précédentes d'IBM MQ sur votre machine, l'emplacement des fichiers de données et de programme est différent de l'emplacement par défaut. Pour plus d'informations, voir [Emplacement du répertoire de programme et des données](#). Si vous avez déjà suivi ce scénario et souhaitez le répéter avec une nouvelle installation en utilisant les emplacements par défaut, supprimez l'installation précédente avant de lancer à nouveau le scénario. Pour désinstaller une instance existante d'IBM MQ à partir de votre machine, voir [«Désinstallation de IBM MQ»](#), à la page 18.

Si vous avez besoin d'autres informations au cours du processus d'installation, les programmes d'installation contiennent des liens permettant d'y accéder.

Procédure

1. Lancez le tableau de bord, vérifiez et, si nécessaire, modifiez les exigences logicielles et la configuration de réseau.
 - a) Accédez au répertoire du logiciel IBM MQ et cliquez deux fois sur le fichier Setup . exe pour lancer le panneau de commande.
 - b) Sélectionnez l'onglet **Software Requirements** pour afficher les paramètres **Software Requirements**.
 - c) Vérifiez que les conditions logicielles sont remplies et que les entrées correspondantes sont accompagnées d'une coche verte et de la mention OK. Procédez aux corrections indiquées.

Remarque :

Pour des détails sur une condition requise, cliquez sur la coche correspondante pour développer l'onglet d'information.

- d) Sélectionnez l'onglet **Network Configuration** pour afficher les paramètres **Network Configuration**.
- e) Sélectionnez **No**.

Remarque : Ce scénario suppose qu'il n'est pas nécessaire de configurer l'ID utilisateur de domaine pour IBM MQ. Pour plus d'informations sur la configuration des utilisateurs de domaine IBM MQ for Windows, cliquez sur **Plus d'informations**.
- f) Dans l'onglet **Installation d'IBM MQ** du tableau de bord, sélectionnez la langue de l'installation, puis cliquez sur **Lancer le programme d'installation IBM MQ** pour démarrer l'assistant d'installation IBM MQ.

Vous avez terminé la configuration d'IBM MQ en ayant vérifié la compatibilité de l'installation et en ayant lancé l'assistant d'installation IBM MQ.

2. Utilisez l'assistant d'installation IBM MQ pour installer le logiciel et pour démarrer Prepare IBM MQ Wizard.
 - a) Dans l'assistant d'installation d'IBM MQ, lisez le contrat de licence et sélectionnez la case à cocher **J'accepte les dispositions du contrat de licence**, puis cliquez sur **Suivant**.
 - b) Cliquez sur **Normal**, puis sur **Suivant**.
 - c) Dans la page **Prêt à installer IBM MQ**, réviser les informations d'installation et cliquez sur **Installer**.

Remarque : Prenez connaissance des détails suivants :

- Nom d'installation

- Dossier principal des fichiers de programme
- Dossier principal des fichiers de données

Les fonctions suivantes sont installées :

- IBM MQServeur
- IBM MQ : une interface graphique pour l'administration et la surveillance des ressources IBM MQ
- Services Web et de messagerie de Java et .NET
- IBM MQ Development Toolkit

Le processus d'installation commence. En fonction du système, le processus d'installation peut prendre plusieurs minutes.

A la fin du processus d'installation, la fenêtre de configuration IBM MQ affiche le message **Installation Wizard Completed Successfully**.

d) Cliquez sur **Terminer**.

Vous avez installé IBM MQ. Le Prepare IBM MQ Wizard démarre automatiquement et affiche la page **Prepare IBM MQ Wizard**.

3. Utilisez l'Prepare IBM MQ Wizard pour démarrer le service IBM MQ.

a) Dans la page Bienvenue de l'Prepare IBM MQ Wizard, sélectionnez **Suivant**.

Le Prepare IBM MQ Wizard affiche le message Status: Checking IBM MQ Configuration et une barre de progression. Lorsque le processus est terminé, la page de configuration du réseau d'IBM MQ s'affiche.

b) Dans la page de configuration du réseau d'IBM MQ de l'Prepare IBM MQ Wizard, sélectionnez **Non**.

c) Cliquez sur **Suivant**.

Le Prepare IBM MQ Wizard affiche un message Status: starting the IBM MQ Service et une barre de progression. Lorsque le processus est terminé, l'assistant affiche la page Exécution de l'Prepare IBM MQ Wizard.

d) Sélectionnez **Lancer IBM MQ Explorer** et indiquez si vous voulez afficher les notes sur l'édition et cliquez ensuite sur le bouton **Terminer**.

IBM MQ Explorer démarre.

Vous avez installé IBM MQ. Vous avez également démarré IBM MQ Explorer.

Résultats

IBM MQ est installé et vérifié et vous pouvez maintenant configurer des objets tels que des files d'attente et leurs gestionnaires.

Que faire ensuite

Suivez les instructions décrites dans la rubrique [«Création du gestionnaire de files d'attente QM1»](#), à la page 9.

Concepts associés

[Présentation de IBM MQ](#)

Tâches associées

[Installation d'un serveur IBM MQ sous Windows](#)

[Configuration d'un serveur IBM MQ](#)

Référence associée

[Espace disque requis](#)

[Configuration matérielle et logicielle requise sur les systèmes Windows](#)

Création du gestionnaire de files d'attente QM1

Créez un gestionnaire de files d'attente appelé QM1 à l'aide de IBM MQ Explorer. Les gestionnaires de files d'attente représentent les domaines principaux du réseau de messagerie IBM MQ.

Avant de commencer

Vous devez avoir installé IBM MQ. Dans le cas contraire, voir «Installation à l'aide du tableau de bord», à la page 7 pour plus d'informations pour savoir comment procéder.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Dans cet exemple, tous les noms sont en majuscules et comme les noms IBM MQ sont sensibles à la casse, vous devez taper tous les noms en majuscules également.

Pour créer et démarrer un gestionnaire de files d'attente à l'aide de IBM MQ Explorer, procédez comme suit.

Procédure

1. Démarrez IBM MQ Explorer en tant qu'administrateur.
2. Dans la vue **Navigateur**, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier **Gestionnaires de files d'attente**, puis cliquez sur **Nouveau > Gestionnaire de files d'attente**. L'assistant **Création d'un gestionnaire de files d'attente** démarre.
3. Dans la zone **Nom du gestionnaire de files d'attente**, tapez QM1.
4. Cochez la case **Make this the default queue manager**.
5. Dans la zone **File d'attente de rebut**, tapez SYSTEM.DEAD.LETTER.QUEUE.
Il s'agit du nom de la file d'attente de rebut qui est automatiquement créée lors de la création du gestionnaire de files d'attente.
6. Laissez les autres zones vides et cliquez sur le bouton **Terminer** ou, à défaut, sur **Suivant**.
Le bouton **Terminer** est désactivé si le numéro de port entre en conflit avec un gestionnaire de files d'attente existant, par exemple, le gestionnaire de files d'attente qui est créé pendant la configuration par défaut. Vous devez poursuivre les étapes de l'assistant pour modifier le numéro de port par défaut.
7. Si vous avez cliqué sur **Suivant**, continuez pour accepter les valeurs par défaut et cliquez sur le bouton **Suivant** jusqu'à la dernière page de l'assistant sur laquelle le bouton **Terminer** est disponible. Modifiez le numéro de port, par exemple en 1415 et cliquez sur **Terminer**.

IBM MQ affiche la boîte de dialogue **Création d'un gestionnaire de files d'attente en cours** lors de la création et du démarrage du gestionnaire de files d'attente.

Que faire ensuite

Pour créer une file d'attente, voir «Création du gestionnaire de files d'attente LQ1», à la page 10.

Tâches associées

[Création et gestion des gestionnaires de files d'attente sur Multiplatforms](#)

Création du gestionnaire de files d'attente LQ1

Créez une file d'attente à l'aide de IBM MQ Explorer. Les files d'attente sont des structures de données permettant de stocker des messages et représentent des objets de gestionnaire de files d'attente IBM MQ.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Dans cette tâche, vous pouvez créer des objets IBM MQ à l'aide de IBM MQ Explorer.

Pour créer et démarrer une file d'attente à l'aide de IBM MQ Explorer, procédez comme suit.

Procédure

1. Dans la vue du **navigateur**, développez le dossier **Gestionnaires de files d'attente**.
2. Développez le gestionnaire de files d'attente **QM1**.

3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier **Files d'attente**, puis cliquez sur **Nouveau > File d'attente locale...** L'assistant **Nouvelle file d'attente locale** démarre.
4. >Dans la zone **Nom**, tapez LQ1.
5. Cliquez sur **Terminer**.

La nouvelle file d'attente LQ1, s'affiche dans la vue **Contenu**. Si elle ne figure pas dans la vue **Contenu**, cliquez sur le bouton de **régénération** situé en haut de la vue **Contenu**.

Que faire ensuite

Vous pouvez maintenant insérer un message dans votre file d'attente. Pour insérer un message dans une file d'attente, voir [«Insertion d'un message dans la file d'attente LQ1»](#), à la page 11.

Insertion d'un message dans la file d'attente LQ1

Insérez un message dans la file d'attente LQ1 à l'aide de IBM MQ Explorer.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Cette tâche suppose que vous avez déjà créé un gestionnaire de files d'attente appelé QM1 (voir la description dans la rubrique [«Création du gestionnaire de files d'attente QM1»](#), à la page 14), et une file d'attente appelée LQ1 (voir la description dans la rubrique [«Création du gestionnaire de files d'attente LQ1»](#), à la page 10).

Pour insérer un message dans la file d'attente à l'aide de IBM MQ Explorer, procédez comme suit.

Procédure

1. Dans la vue du **navigateur**, développez le dossier **Gestionnaires de files d'attente**.
2. Développez le gestionnaire de files d'attente QM1, que vous avez créé.
3. Cliquez sur le dossier **Files d'attente**. Les files d'attente du gestionnaire sont répertoriées dans la vue de contenu.
4. Dans la vue Contenu, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la file d'attente locale LQ1, puis cliquez sur **Insérer un message de test**.
La boîte dialogue **Insertion d'un message de test** s'affiche.
5. Dans la zone **Données de message**, entrez du texte, par exemple Hello World, puis cliquez sur **Insérer un message**.
La zone **Données de message** est effacée et le message est placé dans la file d'attente.
6. Cliquez sur **Fermer**.
Dans la vue Contenu, notez que la valeur LQ1 **Longueur de la file d'attente en cours** est désormais 1. Si la colonne **Longueur de file d'attente actuelle** n'est pas visible, vous devrez peut-être faire défiler les colonnes vers la droite de la **vue Contenu**.

Que faire ensuite

Pour obtenir un message de la file d'attente, voir [«Obtention d'un message de la file d'attente LQ1»](#), à la page 11.

Obtention d'un message de la file d'attente LQ1

Obtenez un message de la file d'attente LQ1 à l'aide de IBM MQ Explorer.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Cette tâche suppose que vous avez déjà placé un message QM1 comme indiqué à la rubrique [«Insertion d'un message dans la file d'attente LQ1»](#), à la page 11.

Pour obtenir un message de la file d'attente à l'aide de IBM MQ Explorer, procédez comme suit.

Procédure

1. Dans la vue du **navigateur**, développez le dossier **Gestionnaires de files d'attente**, puis développez QM1.
2. Cliquez sur le dossier **Files d'attente**.
3. Dans la vue **Contenu**, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la file d'attente locale LQ1, puis cliquez sur **Parcourir les messages**. Le **navigateur de messages** s'ouvre dans lequel apparaît la liste des messages qui figurent actuellement sur QM1.
4. Cliquez deux fois sur le dernier message pour ouvrir la boîte de dialogue de propriétés.

Dans la page **Données** de la boîte de dialogue de propriétés, la zone **Données de message** affiche le contenu du message en clair.

Que faire ensuite

Suivez les instructions fournies dans les scénarios ultérieurs pour explorer les fonctions essentielles d'IBM MQ.

Pour connaître la procédure d'écriture des applications de mise en file d'attente, de connexion/déconnexion d'un gestionnaire de files d'attente, de publication/abonnement et d'ouverture/de fermeture des objets, voir [Ecriture d'une application procédurale pour la mise en file d'attente](#).

Installation et configuration à l'aide de la ligne de commande

Installez IBM MQ sous Windows à l'aide de la ligne de commande pour effectuer une installation en mode silencieux et configurer la variable d'environnement. Après avoir vérifié votre installation, créez un gestionnaire de files d'attente et une file d'attente et essayez de placer un message dans la file d'attente et d'extraire un message de la file d'attente.

Installation en mode silencieux

Installez IBM MQ sous Windows à l'aide de la ligne de commande pour effectuer une installation en mode silencieux et confirmer que l'environnement pour votre installation est configurée correctement.

Avant de commencer

Avant d'exécuter cette tâche, effectuez les vérifications suivantes :

- Vous devez avoir des droits d'administrateur local lors de l'installation. Définissez ces droits à l'aide des fonctions de Windows.
- Vérifiez que le nom du poste ne contient aucun espace.
- Vérifiez que vous disposez d'un espace disque suffisant. Pour plus d'informations, voir [Espace disque requis sur Multiplatforms](#).
- Déterminez si vous devez définir des ID de domaine Windows pour n'importe quel utilisateur IBM MQ.

Avant d'installer IBM MQ, vérifiez que votre système respecte les configurations matérielle et logicielle requises. Pour les dernières informations relatives aux matériels et logiciels requis sur toutes les plateformes compatibles, voir [Configuration système requise pour IBM MQ](#).

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Ce scénario suppose que vous installez IBM MQ pour la première fois sur votre machine et que vous utilisez les emplacements par défaut. Par défaut, l'emplacement des fichiers de programme IBM MQ 9.0 est C:\Program Files\IBM\MQ, et l'emplacement des données et du fichier journal est C:\ProgramData\IBM\MQ.

Remarque : S'il existe des installations précédentes d'IBM MQ sur votre machine, l'emplacement par défaut des fichiers de données et de programme peut changer. Pour plus d'informations, voir [Emplacement du répertoire de programme et des données](#). Si vous avez déjà suivi ce scénario et souhaitez le répéter avec une nouvelle installation en utilisant les emplacements par défaut, supprimez

l'installation précédente avant de lancer à nouveau le scénario. Pour désinstaller une instance existante d'IBM MQ à partir de votre machine, voir «[Désinstallation de IBM MQ](#)», à la page 18.

IBM MQ sous Windows utilise la technologie MSI pour installer les logiciels. Pour plus d'informations sur l'installation à l'aide de la technologie MSI, voir [Installation avancée à l'aide de msiexec](#).

Pour installer IBM MQ à l'aide de la ligne de commande, vous devez spécifier les paramètres suivants :

- /i "MQ_INSTALLATION_MEDIA\MSI\IBM MQ.msi" où MQ_INSTALLATION_MEDIA est l'emplacement du fichier IBM MQ.msi . Cet argument indique l'emplacement du fichier .msi.
- /l*v USER_LOGFILE_LOCATION\install.log où USER_LOGFILE_LOCATION correspond à l'emplacement dans lequel vous souhaitez écrire les journaux d'installation.

Remarque : Le dossier dans lequel vous souhaitez que le fichier install.log soit créé doit exister avant l'exécution de la commande.

- /q[n|b|t|f] /q doit être apparié avec n, b, ou f. L'exécution de la commande **msiexec** à partir d'une invite de commande ouvre le fichier d'aide, qui indique l'utilisation correcte.
- USEINI="RESPONSE_FILE" où RESPONSE_FILE est le nom et l'emplacement du fichier de réponses à utiliser par l'installation en mode silencieux. Ce scénario utilise l'exemple de fichier Response.ini qui est inclus sur le support d'installation d'IBM MQ.
- TRANSFORMS="TRANSFORM_FILE" où TRANSFORM_FILE est le nom du fichier de transformation à appliquer à l'installation. Ce scénario utilise le fichier de transformation American English, 1033.mst.
- Le paramètre AGREETOLICENSE="YES" doit être inclus pour que l'installation aboutisse.
- Le paramètre ADDLOCAL="Server" répertorie les composants à installer.

Procédure

1. Utilisez la ligne de commande pour une installation en mode silencieux.

- a) Pour appeler l'installation en mode silencieux à partir d'une invite de commande élevée, cliquez sur le **bouton Démarrer** dans la **barre des tâches Windows** et entrez cmd dans la zone de **recherche de programmes et de fichiers**. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le programme **cmd.exe** et sélectionnez **Exécuter en tant qu'administrateur**.

- b) A l'invite de commande Windows, entrez la commande suivante :

Remarque : La commande est présentée ici sur plusieurs lignes, mais elle doit être saisie sur une seule ligne.

```
msiexec /i "MQ_INSTALLATION_MEDIA\MSI\IBM MQ.msi"  
/l*v c:\wmqinslogs\install.log  
/q USEINI="MQ_INSTALLATION_MEDIA\Response.ini"  
TRANSFORMS="1033.mst"  
AGREETOLICENSE="yes"  
ADDLOCAL="Server"
```

Où SUPPORT_INSTALLATION_MQ correspond au chemin d'accès au support d'installation de IBM MQ.

Remarque : Le dossier dans lequel vous souhaitez que le fichier install.log soit créé doit exister avant l'exécution de la commande.

Une fois la commande saisie, la ligne de commande renvoie l'invite.

- c) Pour visualiser la progression de l'installation, ouvrez le fichier journal que vous avez spécifié. Si l'installation a abouti, vous voyez le message Product: IBM MQ (Installation1) -- Installation operation completed successfully. deux paragraphes vers le haut à partir du bas du fichier journal.
- d) Une fois l'installation terminée, le service démarre et l'icône IBM MQ apparaît dans la barre des tâches système.

L'installation d'IBM MQ est terminée et le service IBM MQ a démarré.

2. Configurez les variables d'environnement pour votre l'installation à l'aide de la commande **setmqenv**.

a) Entrez la commande suivante sur la ligne de commande :

```
"MQ_INSTALLATION_PATH/bin/setmqenv" -s
```

où `MQ_INSTALLATION_PATH` correspond à l'emplacement dans lequel IBM MQ est installé. Veillez à fermer le chemin d'accès à **setmqenv** dans le dossier `bin`, à l'aide de guillemets, pour éviter le renvoi d'une erreur à l'invite.

Remarque : Si vous avez utilisé l'emplacement par défaut, le chemin d'accès à votre installation est `C:\Program Files\IBM\MQ`.

b) Vérifiez que l'environnement est configuré correctement en entrant la commande suivante :

```
dspmqr
```

Si la commande aboutit et que le numéro de version attendu et le nom d'installation sont renvoyés, l'environnement est configuré correctement. Le message doit inclure la ligne suivante :

```
Version: n.n.n.n
```

où `n.n.n.n` est le numéro de version et, si vous n'avez pas indiqué un nom d'installation autre que celui par défaut, la ligne :

```
InstName: Installation1
```

Vous avez correctement installé IBM MQ en mode silencieux.

Résultats

Vous avez effectué une installation d'IBM MQ en mode silencieux et confirmé que votre environnement est configuré correctement.

Que faire ensuite

- Vous pouvez exécuter l'[Prepare IBM MQ Wizard](#).
- Suivez les instructions présentées dans [«Création du gestionnaire de files d'attente QM1»](#), à la page [14](#).

Si vous rencontrez des problèmes au cours de l'installation, consultez le journal de l'installation, à l'emplacement où vous avez spécifié la commande **msiexec**. Dans ce scénario, l'emplacement du fichier journal est : `c:\wmqinslogs\install.log`. Exécutez l'action indiquée dans le journal et relancez l'installation. Vous pouvez également vérifier les paramètres que vous avez spécifiés dans la commande en vous assurant que tous les paramètres obligatoires sont présents.

Concepts associés

[Installation avancée à l'aide de msiexec](#)

Tâches associées

[Utilisation de transformations avec msiexec](#)

[Installation d'IBM MQ - Présentation](#)

Création du gestionnaire de files d'attente QM1

Créez un gestionnaire de files d'attente appelé QM1 à l'aide de l'interface de ligne de commande. Les gestionnaires de files d'attente représentent les domaines principaux du réseau de messagerie IBM MQ.

Avant de commencer

Vous devez avoir installé IBM MQ. Dans le cas contraire, voir [«Installation en mode silencieux»](#), à la page 12 pour plus d'informations pour savoir comment procéder.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Dans cet exemple, tous les noms sont en majuscules et comme les noms IBM MQ sont sensibles à la casse, vous devez taper tous les noms en majuscules également.

Procédure

1. Ouvrez une invite de commande en tant qu'administrateur.
2. Créez un gestionnaire de files d'attente portant le nom QM1 en entrant la commande suivante :

```
crtmqm QM1
```

Lorsque le système crée le gestionnaire de files d'attente, la sortie suivante s'affiche :

```
C:\>crtmqm QM1
IBM MQ queue manager created.
Creating or replacing default objects for QM1.
Default objects statistics : 61 created. 0 replaced. 0 failed.
Completing setup.
Setup completed.
```

Le gestionnaire de files d'attente est créé, puis arrêté. Vous devez démarrer le gestionnaire de files d'attente pour pouvoir l'administrer ainsi que lire et écrire des messages à partir de ses files d'attente.

3. Lancez le gestionnaire de files d'attente en entrant la commande :

```
strmqm QM1
```

Lorsque le gestionnaire de files d'attente a démarré, la sortie suivante s'affiche :

```
C:\>strmqm QM1
IBM MQ queue manager 'QM1' starting.
5 log records accessed on queue manager 'QM1' during the log replay phase.
Log replay for queue manager 'QM1' complete.
Transaction manager state recovered for queue manager 'QM1'.
IBM MQ queue manager 'QM1' started.
```

Le gestionnaire de files d'attente est démarré.

Que faire ensuite

Pour créer une file d'attente, voir [«Création du gestionnaire de files d'attente LQ1»](#), à la page 15.

Tâches associées

[Création et gestion des gestionnaires de files d'attente sur Multiplatforms](#)

Création du gestionnaire de files d'attente LQ1

Création d'une file d'attente à l'aide de l'interface de ligne de commande. Les files d'attente sont des structures de données permettant de stocker des messages et représentent des objets de gestionnaire de files d'attente IBM MQ.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez créer des objets IBM MQ à l'aide de l'une des trois techniques suivantes :

- Ligne de commande

- IBM MQ Explorer.
- Interface de programmation

Dans cette tâche, vous allez créer des objets IBM MQ avec la ligne de commande.

L'interface de ligne de commande possède un langage de script appelé IBM MQ Script Commands (MQSC). L'outil de création de script **runmqsc** permet d'exécuter le script sur un gestionnaire de files d'attente. Pour créer et démarrer une file d'attente à l'aide de l'interface de ligne de commande, suivez les étapes ci-dessous.

Procédure

1. Démarrez l'outil de création de script en tapant la commande suivante :

```
runmqsc QM1
```

Lorsque l'outil démarre, la sortie suivante s'affiche :

```
C:\>runmqsc QM1
5724-H72 (C) Copyright IBM Corp. 1994, 2024. ALL RIGHTS RESERVED.
Starting MQSC for queue manager QM1.
```

L'outil est prêt à accepter les commandes MQSC.

2. Créez une file d'attente locale appelée LQ1 en entrant la commande MQSC suivante :

```
define qlocal(LQ1)
```

Lorsque la file d'attente est créée, la sortie suivante s'affiche :

```
define qlocal(LQ1)
2 : define qlocal(LQ1)
AMQ8006: IBM MQ queue created.
```

3. Arrêtez l'outil de création de script en tapant la commande MQSC suivante :

```
end
```

Lorsque l'outil de création de script s'arrête, la sortie suivante s'affiche :

```
One MQSC command read.
No commands have a syntax error.
All valid MQSC commands were processed.

C:\>
```

Que faire ensuite

Vous pouvez maintenant insérer un message dans votre file d'attente. Pour insérer un message dans une file d'attente, voir [«Insertion d'un message dans la file d'attente LQ1», à la page 16](#).

Insertion d'un message dans la file d'attente LQ1

Insérez un message dans la file d'attente LQ1 à l'aide de l'interface de ligne de commande.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

IBM MQ est livré avec un modèle d'application appelé **amqspwt**. Cette application place un message dans une file d'attente prédéfinie.

Pour insérer un message dans la file d'attente à l'aide de l'interface de ligne de commande, suivez les étapes ci-dessous.

Procédure

1. Utilisez le modèle d'application **amqsput** pour insérer un message dans la file d'attente LQ1, en tapant la commande suivante :

```
amqsput LQ1 QM1
```

Lorsque le modèle d'application démarre, la sortie suivante s'affiche :

```
C:\>amqsput LQ1 QM1
Sample AMQSPUT0 start
target queue is LQ1
```

2. Tapez `Hello World` et appuyez sur la touche Entrée. Vous avez inséré un message contenant le texte "Hello World" dans la file d'attente LQ1 gérée par le gestionnaire de files d'attente appelé QM1.
3. Pour arrêter **amqsput**, appuyez sur **Entrée**. La sortie suivante s'affiche :

```
C:\>amqsput LQ1 QM1
Sample AMQSPUT0 start
target queue is LQ1
Hello World

Sample AMQSPUT0 end
```

Que faire ensuite

Pour obtenir un message de la file d'attente, voir [«Obtention d'un message de la file d'attente LQ1»](#), à la page 17.

Obtention d'un message de la file d'attente LQ1

Obtention d'un message de la file d'attente LQ1 à l'aide de l'interface de ligne de commande.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

IBM MQ est livré avec un modèle d'application appelé **amqsget**. Cette application lit les messages à partir d'une file d'attente.

Pour obtenir un message de la file d'attente à l'aide de l'interface de ligne de commande, suivez les étapes ci-dessous.

Procédure

Utilisez le modèle d'application **amqsget** pour lire un message sur la file d'attente LQ1, en tapant la commande suivante :

```
amqsget LQ1 QM1
```

Lorsque le modèle d'application démarre, la sortie suivante s'affiche :

```
C:\>amqsget LQ1 QM1
Sample AMQSGET0 start
message <Hello World>
no more messages
Sample AMQSGET0 end
```

L'application **amqsget** s'arrête 30 secondes après la lecture du message.

Que faire ensuite

Suivez les instructions fournies dans les scénarios ultérieurs pour explorer les fonctions essentielles d'IBM MQ.

Pour connaître la procédure d'écriture des applications de mise en file d'attente, de connexion/déconnexion d'un gestionnaire de files d'attente, de publication/abonnement et d'ouverture/de fermeture des objets, voir Écriture d'une application procédurale pour la mise en file d'attente.

Désinstallation de IBM MQ

Arrêtez, puis désinstallez IBM MQ y compris la suppression des gestionnaires de files d'attente et leurs objets. A la fin de cette tâche, vous êtes prêt à réinstaller IBM MQ.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Cette tâche décrit les étapes de désinstallation de IBM MQ sur Windows à l'aide du support d'installation.

Le scénario Guide d'initiation vous guide au cours des étapes d'installation d'IBM MQ à l'aide du tableau de bord ou de la ligne de commande. Bien que vous puissiez disposer de plusieurs installations d'IBM MQ, ce scénario est basé sur une nouvelle installation sur un serveur unique. Ainsi, si vous souhaitez répéter le scénario ou essayer une méthode d'installation différente, vous devez au préalable désinstaller les composants IBM MQ existants, y compris les gestionnaires de files d'attente existants et leurs objets afin que vous puissiez démarrer à nouveau avec une nouvelle installation.

Une désinstallation peut s'avérer nécessaire pour effectuer une nouvelle installation pour certains autres scénarios dans cette section.

Procédure

1. Arrêtez le service IBM MQ.
 - a) Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône **IBM MQ** dans la barre des tâches système et sélectionnez **Arrêter IBM MQ** pour arrêter le service IBM MQ.
Une boîte de dialogue contenant le message suivant s'affiche :

```
L'arrêt de l'installation d'IBM MQ "Installation1" arrête tous les gestionnaires de files d'attente et les processus IBM MQ exécutés pour cette installation, à l'exception de ceux sous le contrôle du cluster de basculement Microsoft. Are you sure you want to continue?
```
 - b) Cliquez sur **Oui** et attendez qu'IBM MQ s'arrête.
 - c) Lorsqu'IBM MQ est arrêté, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône **IBM MQ** dans la barre des tâches système et sélectionnez **Quitter**.
2. Commencez le processus de désinstallation de l'une des manières suivantes :
 - a) Dans l'explorateur Windows, accédez au dossier temporaire avec l'image d'installation et cliquez deux fois sur setup.exe.
 - b) Insérez le DVD IBM MQ for Windows Server dans l'unité. Si la fonction d'exécution automatique est activée, l'installation commence. Sinon, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Setup dans le dossier root du DVD pour démarrer le processus de désinstallation.
La fenêtre d'IBM MQ **Tableau de bord d'installation** s'ouvre.
3. Supprimez IBM MQ.
 - a) Cliquez sur **IBM MQ Installation**.
 - b) Cliquez sur **Lancer IBM MQ Installer** et cliquez sur **Suivant** jusqu'à ce que le panneau IBM MQ **Program Maintenance** s'affiche avec un message de bienvenue.
Si ce panneau ne s'affiche pas, IBM MQ for Windows n'est pas installé.
 - c) Cliquez sur **Maintenance ou mise à niveau d'une installation existante**. Sélectionnez **Installation1** pour la supprimer. Cliquez sur **Suivant** et, dans le **panneau Maintenance logicielle**, cliquez sur **Supprimer**, puis sur **Suivant**.

Le panneau Suppression de la fonction serveur s'affiche.

- d) Sélectionnez **Supprimer** : supprimez les gestionnaires de files d'attente existants et leurs objets. Cliquez sur **Suivant**.

Le panneau Suppression d'IBM MQ s'affiche avec un récapitulatif de l'installation à supprimer.

- e) Cliquez sur **Supprimer**.

Si un message s'affiche indiquant que des fichiers verrouillés ont été détectés, vérifiez qu'aucun programme IBM MQ n'est en cours d'exécution ; voir [Désinstallation d'IBM MQ sur des systèmes Windows](#).

Lorsqu'IBM MQ est désinstallé, un message indique que le processus est terminé.

- f) Cliquez sur **Terminer**.


Vous avez désinstallé IBM MQ.

Tâches associées

[Désinstallation d'IBM MQ sur les systèmes Windows](#)

Etape suivante

La présente section explique quoi faire à la fin du scénario Guide d'initiation à IBM MQ.

 Pour des tutoriels d'aide à l'installation et à la mise à niveau, voir [Collection de tutoriels d'installation et de mise à niveau d' IBM MQ sous AIX, Linux® et Windows](#). Les tutoriels couvrent:

- Préparation d'un hôte pour IBM MQ.
- Téléchargement du code IBM MQ .
- Installation et désinstallation du code IBM MQ et application de groupes de correctifs.
- Mise à niveau d'une version d' IBM MQ vers une autre et déplacement d'un gestionnaire de files d'attente d'un hôte vers un autre.

Des rubriques supplémentaires sont également disponibles dans la documentation produit d'IBM MQ. Vous pouvez consulter les sections suivantes :

- [Administration d'IBM MQ](#)

IBM MQ fournit les commandes de contrôle pouvant être utilisées. Dans ce scénario, vous allez exécuter les deux commandes suivantes : **crtmqm** et **strmqm**. Cette section fournit aussi une présentation générale de la mise en file d'attente des message.

- [Administration à l'aide des commandes MQSC](#)

Dans ce scénario, vous utilisez la commande `define qlocal('LQ1')` pour définir une file d'attente locale appelée LQ1. Il s'agit d'une commande MQSC. Les administrateurs système IBM MQ font appel à cette commande pour gérer leurs gestionnaires de files d'attente. Cette section présente les commandes et explique comment les utiliser. Les commandes sont décrites en détail, par ordre alphabétique, dans la section de référence [MQSC commands](#).

- [Configuration d'un cluster de gestionnaires de files d'attente](#)

Cette section indique les modalités d'organisation, d'utilisation et de gestion des gestionnaires de files d'attente dans des groupes virtuels appelés clusters. La mise en cluster garantit que chaque gestionnaire de files d'attente d'un cluster est en liaison avec tous les autres gestionnaires de files d'attente du même cluster. La mise en cluster simplifie également la gestion de réseaux de gestionnaires de files d'attente complexes.

Scénario point-à-point

Connectez deux gestionnaires de files d'attente IBM MQ dans une topologie point-à-point pour activer la mise en file d'attente répartie.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Créez deux gestionnaires de files d'attente ainsi que les files d'attente et les canaux appropriés pour créer une infrastructure de messagerie point-à-point unidirectionnelle. Créez les gestionnaires de files d'attente sur des hôtes distincts pour activer la communication sur un réseau. Pour étendre le scénario, ajoutez le protocole TLS (Transport Layer Security) au canal afin de permettre une communication sécurisée des données.

Planification de la solution

La forme de messagerie la plus simple dans IBM MQ est la messagerie point-à-point. Dans la messagerie point-à-point, pour pouvoir envoyer des messages, l'application d'envoi doit connaître certaines informations sur l'application de réception. L'application émettrice doit pouvoir adresser des messages à la file d'attente éloignée. Utilisez la messagerie point-à-point pour envoyer un message à un gestionnaire de files d'attente éloignées avec un modèle d'application.

Présentation : topologie logique fournie

Topologie logique fournie au terme du scénario.

L'infrastructure point-à-point autorise une messagerie directionnelle entre les gestionnaires de files d'attente sur différentes machines hôtes. Le gestionnaire de files d'attente un, sur l'hôte un, envoie des messages au gestionnaire de files d'attente deux, sur l'hôte deux. Une fois ce scénario terminé, la topologie fournie ressemble à la [Figure 1](#).




Figure 2. QM1 envoie un message à QM2

Concepts de base et termes clés

Description des concepts de base et des principaux termes que vous devez connaître pour effectuer le scénario point-à-point.

Concepts de base

IBM MQ permet aux applications de lire et d'écrire des messages dans une file d'attente. L'application qui lit le message est indépendante de celle qui l'écrit. Il n'est pas obligatoire que les deux applications s'exécutent en même temps. Si aucune application n'est disponible pour lire le message, il est mis en file d'attente sur IBM MQ jusqu'à ce qu'une application se libère.

Termes clés

Vous trouverez ci-dessous la liste des termes clés concernant la mise en file d'attente des messages. Termes clés concernant la mise en file d'attente de messages.

Terme	Description
Gestionnaires de files d'attente	Le gestionnaire de files d'attente est responsable de la gestion des files d'attente qui lui appartiennent et du stockage de tous les messages qu'il reçoit dans les files d'attente appropriées.
Messages	Un message est une chaîne d'octets significative pour les applications qui l'utilisent. Les messages servent à transférer des informations d'un programme d'application à un autre. Les applications peuvent fonctionner sur les mêmes ordinateurs ou des ordinateurs différents.
Files d'attente locales	Une file d'attente locale est une structure de données destinée au stockage de messages. La file d'attente peut être normale ou de transmission. Une file d'attente normale contient les messages devant être lus par une application directement à partir du gestionnaire de files d'attente. Une file d'attente de transmission contient les messages qui sont en transit vers un autre gestionnaire de files d'attente.
Files d'attente éloignées	Une file d'attente éloignée adresse un message à un autre gestionnaire de files d'attente.
Canaux	Les canaux sont utilisés pour envoyer et recevoir des messages entre les différents gestionnaires de files d'attente.
Programmes d'écoute	Les programmes d'écoute sont des processus qui acceptent des requêtes réseau émises par d'autres gestionnaires de files d'attente, ou applications client, et démarrent les canaux associés.

Implémentation de la solution


Implémentez la solution pour le scénario. Créez deux gestionnaires de files d'attente IBM MQ sur deux hôtes distincts, le gestionnaire de files d'attente source pour envoyer les messages, et le gestionnaire de files d'attente cible pour recevoir les messages.

Avant de commencer

Une installation d'IBM MQ existante et vérifiée constitue le point de départ de ce scénario. Pour des instructions d'installation d'IBM MQ, voir [Installation d'un serveur IBM MQ sous Windows](#).

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Créez deux gestionnaires de files d'attente en utilisant l'interface de ligne de commande, définissez les programmes d'écoute, les files d'attente et les canaux requis. La topologie logique fournie présente les fonctions ajoutées par l'implémentation de la solution.



Création du gestionnaire de files d'attente

Créez un gestionnaire de files d'attente IBM MQ pour l'envoi des messages au gestionnaire de files d'attente cible.

Avant de commencer

- Vous devez avoir installé IBM MQ. Pour plus d'informations sur l'installation d'IBM MQ, voir [Installation et désinstallation](#).

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Créez le gestionnaire de files d'attente IBM MQ à l'aide de l'interface de ligne de commande.

Procédure

1. Créez un gestionnaire de files d'attente nommé QM1. Sur la ligne de commande, entrez :

```
crtmqm QM1
```

Les messages suivants s'affichent pour confirmer la création du gestionnaire de files d'attente :

```
IBM MQ queue manager created.
Creating or replacing default objects for QM1.
Default objects statistics : 61 created. 0 replaced. 0 failed.
Completing setup.
Setup completed.
```

2. Démarrez le gestionnaire de files d'attente. Sur la ligne de commande, entrez :

```
strmqm QM1
```

Les messages suivants s'affichent pour confirmer le démarrage du gestionnaire de files d'attente :

```
IBM MQ queue manager 'QM1' starting.
5 log records accessed on queue manager 'QM1' during the log replay phase.
Log replay for queue manager 'QM1' complete.
Transaction manager state recovered for queue manager 'QM1'.
IBM MQ queue manager 'QM1' started.
```

Résultats

Le gestionnaire de files d'attente IBM MQ QM1 est créé et démarré.

Que faire ensuite

Pour créer les files d'attente à utiliser avec QM1, suivez les instructions de la section [«Création de files d'attente»](#), à la page 23.

Création de files d'attente

Créez des files d'attente IBM MQ gérées par le gestionnaire de files d'attente IBM MQ.

Avant de commencer

Vous devez disposer d'un gestionnaire de files d'attente IBM MQ configuré comme indiqué à la rubrique [«Création du gestionnaire de files d'attente»](#), à la page 22.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Démarrez l'interface **MQSC** pour gérer les objets connectés au gestionnaire de files d'attente. Créez une file d'attente de transmission et une définition de file d'attente éloignée. Quittez l'interface **MQSC**.

Procédure

1. Sur la ligne de commande, entrez :

```
runmqsc QM1
```

Suite au message de confirmation, l'outil est prêt à accepter les commandes.

2. Créez une file d'attente de transmission appelée QM2. Il est judicieux d'attribuer le même nom à la file d'attente de transmission et au gestionnaire de files d'attente éloignées. Dans l'interface MQSC, entrez :

```
DEFINE QLOCAL(QM2) DESCR('Transmission queue to QM2') USAGE(XMITQ)
```

La file d'attente de transmission est créée.

3. Créez une définition de file d'attente éloignée nommée QUEUE.ON.QM2. La définition de file d'attente éloignée doit faire référence au nom donné à la file d'attente locale sur l'hôte distant. Dans l'interface MQSC, entrez :

```
DEFINE QREMOTE(QUEUE.ON.QM2) DESCR('Remote queue for QM2') XMITQ(QM2) RNAME(RECEIVEQUEUE)  
RQMNAME(QM2)
```

La définition de file d'attente éloignée est créée.

4. Entrez end pour quitter l'interface MQSC.

Que faire ensuite

Pour créer le canal émetteur utilisé pour la connexion au gestionnaire de files d'attente cible, suivez les instructions de la section [«Création du canal émetteur»](#), à la page 23.

Création du canal émetteur

Créez le canal émetteur sur le gestionnaire de file d'attente source. Le canal est utilisé pour la connexion au gestionnaire de files d'attente cible.

Avant de commencer

Pour créer un canal utilisant TLS, suivez les instructions de la section [«Création des canaux pour utiliser TLS»](#), à la page 30. Cette opération peut être effectuée ultérieurement si vous souhaitez tester la solution sans sécurité TLS.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Démarrez l'interface **MQSC** pour gérer les objets connectés au gestionnaire de files d'attente et créer le canal émetteur. Ce canal est utilisé pour la connexion au gestionnaire de files d'attente cible appelé QM2.

Procédure

1. Sur la ligne de commande, entrez :

```
runmqsc QM1
```

Suite au message de confirmation, l'outil est prêt à accepter les commandes.

2. Créez le canal émetteur appelé TO.QM2. Dans l'interface MQSC, entrez :

```
DEFINE CHANNEL(TO.QM2) CHLTYPE(SDR) CONNAME(' remoteHost ') TRPTYPE(TCP) XMITQ(QM2)
```

Remarque : La variable *hôteDistant* est le nom d'hôte ou l'adresse IP du gestionnaire de files d'attente cible.

Le canal émetteur est créé.

Que faire ensuite

Pour créer la topologie du gestionnaire de files d'attente réparties, suivez les instructions de la section [«Création de la topologie du gestionnaire de files d'attente réparties»](#), à la page 24.

Création de la topologie du gestionnaire de files d'attente réparties

La forme de messagerie la plus simple dans IBM MQ est la messagerie point-à-point. Dans la messagerie point-à-point, pour pouvoir envoyer des messages, l'application d'envoi doit connaître certaines informations sur l'application de réception. L'application émettrice doit pouvoir adresser des messages à la file d'attente éloignée. Utilisez la messagerie point-à-point pour envoyer un message à un second gestionnaire de files d'attente avec un modèle d'application.

Avant de commencer

Le gestionnaire de file d'attente source doit avoir été configuré comme indiqué dans la rubrique [«Création du gestionnaire de files d'attente»](#), à la page 22.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Créez le gestionnaire de files d'attente cible sur un hôte distant. Utilisez les modèles d'applications pour vérifier la communication entre les gestionnaires de files d'attente source et cible.

Création du gestionnaire de files d'attente

Créez un gestionnaire de files d'attente IBM MQ pour recevoir les messages du gestionnaire de files d'attente éloignées.

Avant de commencer

Vous devez avoir installé IBM MQ. Pour plus d'informations sur l'installation d'IBM MQ, voir [Installation d'un serveur IBM MQ sous Windows](#).

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Créez le gestionnaire de files d'attente IBM MQ à l'aide de l'interface de ligne de commande.

Procédure

1. Créez un gestionnaire de files d'attente nommé QM2. Sur la ligne de commande, entrez :

```
crtmqm QM2
```

Les messages suivants s'affichent :

```
IBM MQ queue manager created.  
Creating or replacing default objects for QM2.  
Default objects statistics : 61 created. 0 replaced. 0 failed.  
Completing setup.  
Setup completed.
```

2. Démarrez le gestionnaire de files d'attente. Sur la ligne de commande, entrez :

```
strmqm QM2
```

Les messages suivants s'affichent pour confirmer le démarrage du gestionnaire de files d'attente :

```
IBM MQ queue manager 'QM2' starting.  
5 log records accessed on queue manager 'QM2' during the log replay phase.  
Log replay for queue manager 'QM2' complete.  
Transaction manager state recovered for queue manager 'QM2'.  
IBM MQ queue manager 'QM2' started.
```

Résultats

Le gestionnaire de files d'attente IBM MQ QM2 est créé et démarré.

Que faire ensuite

Pour créer la file d'attente à utiliser avec QM2, suivez les instructions de la section [«Création de la file d'attente»](#), à la page 25.

Création de la file d'attente

Créez la file d'attente locale employée pour recevoir les messages sur le gestionnaire de files d'attente cible et le programme d'écoute qui accepte la connexion de canal de communications entrantes.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Après vous avez démarré l'outil de création de script **runmqsc**, vous pouvez utiliser des commandes MQSC pour créer une file d'attente locale et un programme d'écoute.

Procédure

1. Démarrez l'outil de création de script en tapant la commande suivante :

```
runmqsc QM2
```

Un message s'affiche pour confirmer le démarrage de l'outil.

2. Créez une file d'attente locale appelée RECEIUEUE. La file d'attente doit porter le même nom que le nom indiqué dans la définition de file d'attente éloignée sur le gestionnaire de file d'attente source. Dans l'interface MQSC, entrez :

```
DEFINE QLOCAL(RECEIUEUE) DESC('Receiving queue')
```

La file d'attente locale est créée.

3. Créez un programme d'écoute appelé LISTENER1. Dans l'interface MQSC, entrez :

```
DEFINE LISTENER(LISTENER1) TRPTYPE(TCP) PORT(1414) CONTROL(QMGR)
```

Remarque : Le port 1414 est le port par défaut pour IBM MQ. Si vous avez choisi un autre numéro de port, vous devez l'ajouter dans CONNAME du canal émetteur sur le gestionnaire de files d'attente émetteur.

4. Démarrez le programme d'écoute afin de le préparer à accepter les connexions entrantes. Dans l'interface MQSC, entrez :

```
START LISTENER(LISTENER1)
```

Remarque : Etant donné que le programme d'écoute a été créé avec l'option CONTROL (QMGR), il sera automatiquement démarré au prochain démarrage du gestionnaire de files d'attente.

5. Entrez end pour quitter l'interface **MQSC**.

Que faire ensuite

Pour créer le canal récepteur permettant de créer la connexion entre les gestionnaire de files d'attente source et cible, suivez les instructions de la section [«Création du canal récepteur»](#), à la page 26.

Création du canal récepteur

Créez le canal récepteur pour le gestionnaire de files d'attente cible afin d'autoriser la communication entre les gestionnaires de files d'attente source et cible.

Avant de commencer

Pour créer un canal utilisant TLS, suivez les instructions de la section [«Création des canaux pour utiliser TLS»](#), à la page 30. Cette opération peut être effectuée ultérieurement si vous souhaitez tester la solution sans sécurité TLS.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Utilisez l'interface **MQSC** pour créer un canal récepteur géré par QM2.

Procédure

1. Sur la ligne de commande, entrez :

```
runmqsc QM2
```

Suite au message de confirmation, l'outil est prêt à accepter les commandes.

2. Créez un canal récepteur appelé TO.QM2. Le canal doit porter le même nom que le canal émetteur sur le gestionnaire de file d'attente source. Dans l'interface MQSC, entrez :

```
DEFINE CHANNEL(TO.QM2) CHLTYPE(RCVR) TRPTYPE(TCP)
```

Le canal récepteur est créé.

Que faire ensuite

Pour démarrer le canal émetteur sur le gestionnaire de file d'attente source, qui lance à son tour le canal récepteur sur le gestionnaire de files d'attente cible, suivez les instructions de la section [«Démarrage du canal émetteur»](#), à la page 26.

Démarrage du canal émetteur

Démarrez le canal émetteur sur le gestionnaire de file d'attente source. Le canal récepteur sur le gestionnaire de files d'attente cible démarre également. Des messages peuvent être envoyés du gestionnaire de file d'attente source au gestionnaire de files d'attente cible.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Démarrez l'interface **MQSC** pour gérer les objets connectés au gestionnaire de files d'attente. Démarrez le canal émetteur pour la connexion au gestionnaire de files d'attente cible, ce qui active la communication. Le canal récepteur démarre automatiquement lorsque le canal source est démarré.

Procédure

1. Sur la ligne de commande, entrez :

```
runmqsc QM1
```

Suite au message de confirmation, l'outil est prêt à accepter les commandes.

2. Démarrez le canal émetteur sur le gestionnaire de file d'attente source. Dans l'interface MQSC, entrez :

```
START CHANNEL(TO.QM2)
```

Le canal émetteur démarre. Le canal récepteur sur le gestionnaire de files d'attente cible démarre également.

3. Vérifiez que le canal est actif. Dans l'interface MQSC, entrez :

```
DISPLAY CHSTATUS(TO.QM2)
```

Si le canal est en cours d'exécution, il signale STATUS (RUNNING). S'il indique une autre valeur dans STATUS, consultez le [journal des erreurs](#).

Que faire ensuite

Pour vérifier que le gestionnaire de file d'attente source peut envoyer des messages au gestionnaire de files d'attente cible, suivez les instructions de la section «Vérification de la solution», à la page 27.

Vérification de la solution

Vérifiez que le gestionnaire de file d'attente source peut insérer un message sur la file d'attente éloignée. Vérifiez que le gestionnaire de files d'attente cible peut extraire le message de la file d'attente.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Utilisez les modèles d'applications, **amqspmt** et **amqsget**, pour vérifier la solution.

Procédure

1. Envoyez un message au gestionnaire de files d'attente cible QM2 à partir du gestionnaire de file d'attente source.

- a) Dans l'interface de ligne de commande, entrez :

```
amqspmt QUEUE.ON.QM2 QM1
```

Vous devez utiliser le nom de la définition de file d'attente éloignée pour envoyer le message au gestionnaire de files d'attente cible.

Le message suivant s'affiche :

```
Sample AMQSPUT0 start  
target queue is QUEUE.ON.QM2
```

- b) Tapez `Hello world.` et appuyez deux fois sur la touche Entrée.
2. Extrayez le message sur le gestionnaire de files d'attente cible.

a) Dans l'interface de ligne de commande, entrez :

```
amqsget RECEIVEQUEUE QM2
```

Le message suivant s'affiche :

```
Sample AMQSGET0 start  
message <Hello world.>  
no more messages  
Sample AMQSGET0 end
```

Résultats

Le gestionnaire de files d'attente cible a reçu le message du gestionnaire de file d'attente source, vérifiant ainsi le fonctionnement de la communication point-à-point.

Que faire ensuite

Si vous souhaitez ajouter la sécurité à la solution, suivez les instructions de la section [«Sécurisation de la topologie point-à-point»](#), à la page 28.

Sécurisation de la topologie point-à-point

Sécurisez la topologie point-à-point de sorte que les messages puissent être transmis dans un environnement de production.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Sécurisez les objets de gestionnaire de files d'attente source et cible de sorte que le niveau d'accès correct soit accordé. Définissez les groupes d'utilisateurs qui ont accès aux files d'attente et aux gestionnaires de files d'attente. Sécurisez la connexion réseau en utilisant des certificats signés numériquement pour la connexion via le protocole TLS (Transport Layer Security).

Sécurisation des objets du gestionnaire de file d'attente source

Définissez les valeurs d'autorisation des objets sur le gestionnaire de file d'attente source.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

La commande **setmqaut** permet d'accorder les droits au groupe d'utilisateurs qui exécute l'application.

Procédure

1. Pour accorder au groupe d'utilisateurs indiqué les droits *connect* au gestionnaire de files d'attente, entrez sur l'interface de ligne de commande :

```
setmqaut -m QM1 -t qmgr -g userGroup +connect
```

2. Pour accorder au groupe d'utilisateurs indiqué les droits *put* sur la définition de file d'attente éloignée, entrez sur l'interface de ligne de commande :

```
setmqaut -m QM1 -t q -n "QUEUE.ON.QM2" -g userGroup +put
```

Sécurisation des objets du gestionnaire de file d'attente cible

Définissez les valeurs d'autorisation des objets sur le gestionnaire de file d'attente cible.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

La commande **setmqaut** permet d'accorder les droits au groupe d'utilisateurs qui exécute l'application.

Procédure

1. Pour accorder au groupe d'utilisateurs indiqué les droits *connect* au gestionnaire de files d'attente, entrez sur l'interface de ligne de commande :

```
setmqaut -m QM2 -t qmgr -g userGroup +connect
```

2. Pour accorder au groupe d'utilisateurs spécifié le droit *get* sur la définition de file d'attente éloignée, dans l'interface de ligne de commande, entrez :

```
setmqaut -m QM2 -t q -n "RECEIVEQUEUE" -g userGroup +get
```

Sécurisation du réseau

Sécurisez les connexions réseau entre le gestionnaire de files d'attente source et le gestionnaire de files d'attente éloignées.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Utilisez des certificats signés pour vérifier l'authenticité du gestionnaire de files d'attente source et du gestionnaire de files d'attente éloignées. Transférez les messages en utilisant un réseau TLS pour chiffrer les messages.

Préparation des gestionnaires de files d'attente pour l'utilisation de TLS

Le référentiel de clés du gestionnaire de files d'attente d'IBM MQ permet de stocker le certificat personnel du gestionnaire de files d'attente et le certificat public de l'autorité de certification. La demande de certificat personnel du gestionnaire de files d'attente IBM MQ doit être signée par une autorité de certification ; le certificat public est utilisé par les autres entités afin d'authentifier le gestionnaire de files d'attente IBM MQ.

Avant de commencer

Vous devez disposer du certificat public de l'autorité de certification dans un fichier.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Créez le référentiel de clés du gestionnaire de files d'attente IBM MQ, importez le certificat de signataire de l'autorité de certification et créez la demande de certificat personnel du gestionnaire de files d'attente.

Procédure

1. Créez un fichier de référentiel de clés CMS pour le gestionnaire de files d'attente appelé `key.kdb`. Accédez au répertoire `Qmgrs\QM1\ssl` et, sur la ligne de commande, entrez :

```
runmqckm -keydb -create -db key.kdb -pw passw0rd -type cms -stash
```

Remarque : Pour cet exemple simple, nous avons utilisé le mot de passe `passw0rd`. Vous pouvez choisir un autre mot de passe et modifier chacune des commandes suivantes pour utiliser votre propre mot de passe.

2. Ajoutez le certificat de l'autorité de certification, qui se trouve dans un fichier, au référentiel de clés ; sur la ligne de commande, entrez :

```
runmqckm -cert -add -file CA-certificate-file -db key.kdb -pw passw0rd -label TrustedCA
```

3. Demandez un certificat personnel qui sera écrit dans un fichier de demande appelé `QM1req.req`. Sur la ligne de commande, entrez :

```
runmqckm -certreq -create -db key.kdb -pw passw0rd -label ibmwebspheremqm1
```

```
-dn CN="QM1" -size 1024 -file QM1req.req  
-sig_alg SHA1WithRSA
```

Le nom du label de certificat par défaut est indiqué dans cet exemple. Vous pouvez définir votre propre nom si vous préférez. Pour plus de détails, voir [Labels de certificats numériques](#).

4. Envoyez le fichier de demande de certificat à votre autorité de certification. Elle émettra un certificat signé numériquement. Placez le fichier de certificat signé reçu dans un emplacement approprié dans le référentiel de clés du gestionnaire de files d'attente.
5. Recevez le certificat personnel signé dans le référentiel de clés du gestionnaire de files d'attente.

```
runmqckm -cert -receive -file Signed-certificate-file -db key.kdb -pw passw0rd -format ascii
```

6. Effectuez ces étapes pour chaque gestionnaire de files d'attente, en modifiant le nom du gestionnaire de files d'attente en conséquence.

Que faire ensuite

Pour activer la communication sécurisée via les canaux émetteur et récepteur, suivez les instructions indiquées dans [«Création des canaux pour utiliser TLS»](#), à la page 30.

Création des canaux pour utiliser TLS

Créez un nouveau canal qui utilise TLS pour créer une connexion.

Avant de commencer

Pour communiquer sur un canal qui utilise TLS, vous devez d'abord disposer des certificats requis pour chaque extrémité de la connexion. Pour créer les certificats requis, suivez les instructions de la section [«Préparation des gestionnaires de files d'attente pour l'utilisation de TLS»](#), à la page 29.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Utilisez l'interface MQSC pour définir les canaux avec les attributs TLS définis. Cette tâche peut être effectuée même si vous avez défini vos canaux sans TLS lors d'une étape précédente avec le mot clé REPLACE.

Procédure

1. Sur la ligne de commande, entrez :

```
runmqsc QM1
```

2. Créez le canal émetteur sur QM1, nommé T0.QM2, et dans l'interface MQSC, entrez :

```
DEFINE CHANNEL(T0.QM2) CHLTYPE(SDR) TRPTYPE(TCP)  
CONNAME('remoteHost') XMITQ(QM2)  
SSLCIPH(TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256)  
DESCR('Sender channel using TLS from QM1 to QM2')  
REPLACE
```

Remarque : La variable *hôteDistant* est le nom d'hôte ou l'adresse IP du gestionnaire de files d'attente cible.

Vous pouvez indiquer un attribut CERTLABL pour le canal. Dans ce cas, il doit correspondre à la valeur du paramètre **-label** de la commande **runmqckm** que vous avez exécutée à l'étape 3 de [«Préparation des gestionnaires de files d'attente pour l'utilisation de TLS»](#), à la page 29. Pour plus d'informations sur les labels de certificat, voir [Comprendre les exigences des labels de certificat](#).

3. Entrez end pour quitter l'interface MQSC.
4. Sur la ligne de commande, entrez :

```
runmqsc QM2
```

5. Créez un canal récepteur sur QM2, nommé TO.QM2, et dans l'interface MQSC, entrez :

```
DEFINE CHANNEL(TO.QM2) CHLTYPE(RCVR) TRPTYPE(TCP)  
SSLCIPH(TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256) SSLCAUTH(REQUIRED)  
DESCR('Receiver channel using TLS from QM1 to QM2')  
REPLACE
```

6. Entrez end pour quitter l'interface MQSC.

Que faire ensuite

Pour vérifier que le gestionnaire de file d'attente source peut envoyer des messages au gestionnaire de files d'attente cible en utilisant TLS, suivez les instructions de la section [«Vérification de la solution»](#), à la page 27.

Multi

V 9.2.3

Files d'attente de flux


La fonction de files d'attente de flux de IBM MQ vous permet de configurer une file d'attente pour placer une copie presque identique de chaque message dans une deuxième file d'attente.

Les files d'attente de flux peuvent être utiles dans certains scénarios, lorsque vous devez créer une copie de vos messages. Exemple :

- Diffusion en flux de messages vers Apache Kafka à l'aide du connecteur source KafkaConnect pour IBM MQ. Pour plus d'informations, voir [kafka_connect_mq_source](#).
- Réalisation d'une analyse sur les données transitant par le système.
- Stockage des messages en vue d'une reprise ultérieure.
- Capture d'un ensemble de messages à utiliser dans les systèmes de développement et de test.
- Consommation de messages d'événement IBM MQ à partir des files d'attente d'événements système et envoi de copies supplémentaires à d'autres files d'attente ou à d'autres rubriques.

Dans tous ces scénarios, vous pouvez configurer des files d'attente de flux pour que les messages d'origine ne soient pas affectés par le processus de de flux. Cela permet d'éviter tout impact de la diffusion en flux sur les applications métier de base.

La figure suivante illustre ce processus :



Concepts associés

[Sécurité des files d'attente de flux](#)

[Files d'attente de flux et AMS](#)

Multi

V 9.2.3

Configuration des files d'attente de flux

La fonction des files d'attente de flux de IBM MQ est configurée par l'administrateur sur les files d'attente individuelles. Les messages sont diffusés en flux par le gestionnaire de files d'attente, et non par l'application elle-même.

Cela signifie que dans presque tous les cas, l'application qui envoie des messages à la file d'attente d'origine ignore complètement que la diffusion en flux a lieu. De même, l'application qui consomme des messages provenant de la file d'attente d'origine ignore que la diffusion en flux de messages a eu lieu.

Remarque : La version de la bibliothèque client IBM MQ n'a pas besoin d'être mise à niveau pour utiliser les files d'attente de flux, et les messages d'origine restent entièrement inchangés par le processus de diffusion en flux.

Vous pouvez configurer des files d'attente de flux dans l'un des deux modes suivants :

Effort maximal

Dans ce mode, le gestionnaire de files d'attente considère qu'il est plus important que la distribution du message original ne soit pas affectée par la distribution du message diffusé en flux.

Si le message d'origine peut être distribué, mais que le message diffusé en flux ne peut pas l'être, le message d'origine reste distribué à sa file d'attente. Ce mode convient le mieux aux applications dans

lesquelles il est important que l'application métier d'origine ne soit pas affectée par le processus de diffusion en flux.

A dupliquer

Dans ce mode, le gestionnaire de files d'attente fait en sorte que le message d'origine et le message diffusé en flux soient correctement distribués à leurs files d'attente.

Si, pour une raison ou une autre, le message diffusé en flux ne peut pas être distribué à sa file d'attente, par exemple parce que la deuxième file d'attente est saturée, le message d'origine n'est pas non plus distribué à sa file d'attente. L'application d'insertion reçoit un code anomalie d'erreur et doit essayer d'insérer de nouveau le message.

Pour plus d'informations sur les attributs supplémentaires ajoutés aux files d'attente locales et modèle, voir [Configuration des files d'attente de flux](#).

Messages diffusés en flux

Dans la plupart des cas, la copie du message distribué à la deuxième file d'attente est un double du message d'origine. Il inclut toutes les zones du descripteur du message, y compris l'ID de message et l'ID de corrélation. Les messages diffusés en flux sont destinés à être des copies très proches des messages d'origine, afin d'être plus faciles à retrouver et, si nécessaire, afin de pouvoir être répétés dans un autre système IBM MQ.

Certaines zones de descripteur de message ne sont pas conservées dans le message diffusé en flux. Les modifications suivantes sont apportées au message diffusé en flux avant qu'il ne soit inséré dans la deuxième file d'attente :

- L'expiration du message diffusé en flux est définie sur MQEI_UNLIMITED, indépendamment de l'expiration du message d'origine. Si CAPEXPY a été configuré dans la file d'attente secondaire, cette valeur est appliquée au message diffusé en flux.
- Si l'une des options de rapport suivantes est définie dans le message d'origine, elle n'est pas activée sur le message diffusé en flux. Il s'agit de s'assurer qu'aucun message de rapport inattendu n'est transmis aux applications qui ne sont pas conçues pour les recevoir :
 - Rapports d'activité
 - Rapports d'expiration
 - Rapports d'exception
 - Confirmation à l'arrivée (COA)
 - Confirmation à la livraison (COD)

En raison de la nature quasi-identique des messages diffusés en flux, les attributs de la file d'attente secondaire n'ont pour la plupart aucune incidence sur les zones de descripteur de message du message diffusé en flux. Par exemple, les attributs DEFPSIST et DEFPTY de la file d'attente secondaire n'ont aucune incidence sur le message diffusé en flux.


Les exceptions suivantes s'appliquent au message diffusé en flux :

- CAEXPY, attribut
Si la file d'attente secondaire a été configurée avec un attribut CAEXPY, ce plafond d'expiration est appliqué à l'expiration du message transmis.
- DEFBIND pour les files d'attente de cluster
Si la file d'attente secondaire est une file d'attente de cluster, le message diffusé en flux est inséré à l'aide de l'option de liaison définie dans l'attribut DEFBIND de la file d'attente secondaire.

Il est possible de diffuser des messages dans des files d'attente à distance et des files d'attente alias. Par exemple, Q1 peut être configuré avec STREAMQ(MY.REMOTE.Q) où MY.REMOTE.Q est une définition de file d'attente à distance.

Flux vers les files d'attente à distance

En faisant passer des messages d'une file d'attente locale à une file d'attente à distance, les messages en double peuvent être envoyés à une file d'attente sur un autre gestionnaire de files d'attente de votre réseau IBM MQ, comme illustré dans la figure suivante :



Flux vers les files d'attente en alias

En envoyant des messages à une file d'attente en alias, il est possible d'envoyer les copies des messages à la cible de la file d'attente en alias. Étant donné que la cible d'une file d'attente en alias peut également être une rubrique, il est possible d'envoyer une copie des messages à une rubrique de publication / abonnement. Tous les abonnés de la rubrique d'alias recevront une copie du message dupliqué. De cette façon, vous pouvez créer plusieurs copies du message d'origine. Toutefois, les règles existantes pour le message de publication / abonnement sont appliquées au message dupliqué. Cela signifie que les messages envoyés aux abonnés ne seront pas identiques au message original. Ils auront notamment :

- Un nouvel ID de message.
- Un ID de corrélation généré, en fonction de la configuration de l'abonnement.
- Un champ UserIdentifier défini sur l'utilisateur au nom duquel le gestionnaire de files d'attente s'exécute, et non sur l'utilisateur qui a mis le message.
- Le PutApplName indiquant le nom du gestionnaire de files d'attente, et non le nom de l'application de mise en file d'attente.

Remarques :

1. Il n'est pas possible de configurer l'attribut **STREAMQ** sur les files d'attente à distance ou les files d'attente en alias. Vous pouvez uniquement leur envoyer des messages, et non en recevoir de leur part.
2. Si des messages sont transmis à un alias de file d'attente, la cible de l'alias de file d'attente ne peut pas avoir l'attribut **STREAMQ** configuré.

Multi

V 9.2.3

Restrictions de la file d'attente de flux

Certaines configurations ne sont pas prises en charge lors de l'utilisation des files d'attente de flux dans IBM MQ et sont documentées ici.

La liste suivante indique les configurations non prises en charge :

- Définition d'une chaîne de files d'attente s'envoyant mutuellement des flux, par exemple, Q1->Q2, Q2->Q3, Q3->Q4
- Définition d'une boucle de files d'attente de flux, par exemple, Q1->Q2, Q2->Q1
- Définition d'un abonnement avec une destination fournie, avec un **STREAMQ** défini pour cette destination
- Définition de **STREAMQ** dans une file d'attente configurée avec **USAGE (XMITQ)**

Remarque : **STREAMQ** peut être une file d'attente éloignée, mais vous ne pouvez pas configurer l'attribut **STREAMQ** sur une définition de file d'attente éloignée.

- Modification de l'attribut **STREAMQ** d'une file d'attente dynamique

- Définition de STREAMQ sur n'importe quelle valeur commençant par SYSTEM. *, à l'exception de SYSTEM.DEFAULT.LOCAL.QUEUE
- Définition de STREAMQ sur une file d'attente nommée SYSTEM. *, avec les exceptions suivantes:
 - SYSTEM.DEFAULT.LOCAL.QUEUE
 - SYSTEM.ADMIN.ACCOUNTING.QUEUE
 - SYSTEM.ADMIN.ACTIVITY.QUEUE
 - SYSTEM.ADMIN.CHANNEL.EVENT
 - SYSTEM.ADMIN.COMMAND.EVENT
 - SYSTEM.ADMIN.CONFIG.EVENT
 - SYSTEM.ADMIN.LOGGER.EVENT
 - SYSTEM.ADMIN.PERFM.EVENT
 - SYSTEM.ADMIN.PUBSUB.EVENT
 - SYSTEM.ADMIN.QMGR.EVENT
 - SYSTEM.ADMIN.STATISTICS.QUEUE
 - SYSTEM.DEFAULT.MODEL.QUEUE
 - SYSTEM.JMS.TEMPQ.MODEL
- Définition de STREAMQ comme le nom d'une file d'attente modèle

Multi

V 9.2.3

Files d'attente de flux et transactions

La fonction des files d'attente de flux permet d'insérer un message dans une seule file d'attente, puis de le dupliquer dans une deuxième file d'attente. Dans la plupart des cas, les deux messages sont insérés dans leurs files d'attente respectives dans une unité de travail.

Si le message d'origine a été inséré à l'aide de MQPMO_SYNCPOINT, le message en double est inséré dans la file d'attente de flux sous la même unité de travail que celle démarrée pour l'objet d'origine.

Si l'original a été inséré avec MQPMO_NO_SYNCPOINT, une unité de travail sera démarrée même si l'emplacement d'origine n'en a pas demandé une. Il y a à cela deux raisons :

1. Elle garantit que le message en double n'est pas distribué si le message d'origine n'a pas pu l'être. La fonction des files d'attente de flux distribue uniquement des messages aux files d'attente de flux si le message d'origine a également été distribué.
2. Il peut y avoir une amélioration des performances si les deux insertions sont effectuées dans une unité de travail

Le seul moment où les messages ne sont pas distribués dans une unité de travail est lorsque le MQPUT d'origine est non persistant avec MQPMO_NO_SYNCPOINT et que l'attribut **STRMQOS** de la file d'attente est défini sur BESTEF (best effort - meilleur effort).

Remarques :

1. L'insertion supplémentaire dans la file d'attente de flux n'est pas comptabilisée dans la limite MAXUMSGS.
2. Dans le cas d'une file d'attente configurée avec STRMQOS(BESTEF), l'échec de la distribution du message en double n'entraîne pas l'annulation de l'unité de travail.

Multi

V 9.2.3

Diffusion en flux vers et à partir des files d'attente de cluster

Il est possible de diffuser en flux des messages à partir d'une file d'attente locale vers une file d'attente de cluster, et à partir d'instances de file d'attente de cluster vers une file d'attente locale.

Diffusion en flux vers une file d'attente de cluster

Cette fonction est pratique si vous disposez d'une file d'attente locale dans laquelle les messages d'origine sont distribués, et que vous souhaitez diffuser en flux une copie de chaque message dans une ou plusieurs instances d'une file d'attente de cluster. Le but recherché peut être d'équilibrer la charge de travail lors du traitement des messages en double, ou simplement de diffuser en flux les messages en double vers une autre file d'attente ailleurs dans le cluster.

Lors de diffusion en flux de messages dans une file d'attente de cluster, les messages sont distribués à l'aide de l'algorithme d'équilibrage de la charge de travail du cluster. Une instance de file d'attente de cluster est choisie en fonction de l'attribut DEFBIND de la file d'attente de cluster.

Par exemple, si la file d'attente de cluster est configurée avec DEFBIND (OPEN), une instance de la file d'attente de cluster est sélectionnée lorsque la file d'attente d'origine est ouverte. Tous les messages en double sont envoyés à la même instance de file d'attente de cluster, jusqu'à ce que la file d'attente d'origine soit rouverte par l'application.

Si la file d'attente de cluster est configurée avec DEFBIND (NOTFIXED), une instance de la file d'attente de cluster est choisie pour chaque opération MQPUT.

Remarque : Vous devez configurer toutes les instances de la file d'attente de cluster avec la même valeur pour l'attribut DEFBIND.

Diffusion en flux à partir d'une file d'attente de cluster

Cette fonction est pratique si vous envoyez déjà des messages à plusieurs instances d'une file d'attente de cluster et que vous souhaitez qu'une copie de chaque message soit envoyée à une file d'attente de flux, sur le même gestionnaire de files d'attente que l'instance de file d'attente de cluster.

Lorsque le message d'origine est distribué à l'une des instances de la file d'attente de cluster, un message en double est distribué à la file d'attente de flux par le canal récepteur de cluster.

Scénarios de publication/abonnement

Deux ensembles de scénarios illustrant l'utilisation de clusters de publication/abonnement et de hiérarchies de publication/abonnement.

Les scénarios de publication/abonnement disponibles sont décrits dans les sous-rubriques suivantes :

Scénario de cluster de publication/abonnement


Dans ce scénario, vous créez un cluster simple comprenant trois gestionnaires de files d'attente et vous le configurez pour autoriser les abonnements créés sur un gestionnaire de files d'attente à recevoir les messages publiés par une application connectée à un autre gestionnaire de files d'attente.

Avant de commencer

Le point de départ de ce scénario est une installation existante d'IBM MQ. Pour des instructions d'installation d'IBM MQ, voir [Installation d'un serveur IBM MQ sous Windows](#).

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

En suivant les étapes de ce scénario, vous créez d'abord le cluster suivant:



Ce cluster se compose de trois gestionnaires de files d'attente, dont deux sont définis en tant que gestionnaires de files d'attente de référentiel complet.

Vous définissez ensuite une rubrique de cluster sur le gestionnaire de files d'attente PS3. En créant la rubrique de cluster, vous faites du cluster un cluster de publication/abonnement. Pour tester le cluster de publication/abonnement, vous vous abonnez à une rubrique sur n'importe quel gestionnaire de files d'attente, puis vous publiez un message dans la rubrique à partir du gestionnaire de files d'attente et vous vérifiez que votre abonnement reçoit le message.

Tâches associées

[Conception des clusters de publication/abonnement](#)

[Configuration d'un cluster de gestionnaires de files d'attente](#)

Création et démarrage des gestionnaires de files d'attente

Créez et démarrez trois gestionnaires de files d'attente, nommés PS1, PS2 et PS3.

Procédure

1. Créez et démarrez le gestionnaire de files d'attente PS1.

a) Créez le gestionnaire de files d'attente.

A l'invite, saisissez la commande suivante :

```
crtmqm PS1
```

b) Démarrez le gestionnaire de files d'attente.

A l'invite, saisissez la commande suivante :

```
strmqm PS1
```

2. Répétez l'étape 1 pour créer et démarrer le gestionnaire de files d'attente PS2.
3. Répétez l'étape 1 pour créer et démarrer le gestionnaire de files d'attente PS3.

Que faire ensuite

Vous pouvez maintenant [configurer le premier gestionnaire de files d'attente](#).

Configuration du premier gestionnaire de files d'attente

Utilisez l'interface MQSC pour définir un programme d'écoute et un canal récepteur pour PS1, afin de définir le gestionnaire de files d'attente comme référentiel complet du cluster, et de définir un canal émetteur depuis PS1 vers PS2 de telle sorte que les deux référentiels complets puissent échanger des informations.

Avant de commencer

Cette tâche suppose que vous ayez terminé les étapes décrites dans [«Création et démarrage des gestionnaires de files d'attente»](#), à la page 37.

Procédure

1. Définissez et démarrez un programme d'écoute pour PS1.

- a) Lancez l'interface MQSC.

A l'invite, saisissez la commande suivante :

```
runmqsc PS1
```

- b) Définissez un programme d'écoute.

Entrez la commande MQSC suivante :

```
DEFINE LISTENER(PS1_LS) TRPTYPE(TCP) CONTROL(QMGR) PORT(5000)
```

- c) Démarrez le programme d'écoute.

Entrez la commande MQSC suivante :

```
START LISTENER(PS1_LS)
```

2. Définissez le gestionnaire de files d'attente en tant que référentiel complet du cluster.

Entrez la commande MQSC suivante :

```
ALTER QMGR REPOS(DEMO)
```

3. Définissez un canal récepteur pour PS1 afin d'autoriser d'autres gestionnaires de files d'attente du cluster à communiquer avec lui.

Entrez la commande MQSC suivante :

```
DEFINE CHANNEL(DEMO.PS1) CHLTYPE(CLUSRCVR) TRPTYPE(TCP) CONNAME('$HOSTNAME(5000)')  
CLUSTER(DEMO)  
DESCR('TCP Cluster-receiver channel for queue manager PS1')
```

4. Définissez un canal émetteur depuis PS1 vers PS2, pour permettre aux deux référentiels complets pour échanger des informations.

Entrez la commande MQSC suivante :

```
DEFINE CHANNEL(DEMO.PS2) CHLTYPE(CLUSSDR) TRPTYPE(TCP) CONNAME('$HOSTNAME(5001)')
```

```
CLUSTER(DEMO)
DESCR('TCP Cluster-sender channel from PS1 to queue manager PS2')
```

Que faire ensuite

Vous pouvez maintenant [configurer le second gestionnaire de files d'attente](#).

Configuration du second gestionnaire de files d'attente

Utilisez l'interface MQSC pour définir un programme d'écoute et un canal récepteur pour PS2, afin de définir le gestionnaire de files d'attente comme référentiel complet du cluster, et de définir un canal émetteur depuis PS2 vers PS1 de telle sorte que les deux référentiels complets puissent échanger des informations.

Avant de commencer

Cette tâche suppose que vous ayez terminé les étapes décrites dans [«Configuration du premier gestionnaire de files d'attente»](#), à la page 38.

Procédure

1. Définissez et démarrez un programme d'écoute pour PS2.

- a) Lancez l'interface MQSC.

A l'invite, saisissez la commande suivante :

```
runmqsc PS2
```

- b) Définissez un programme d'écoute.

Entrez la commande MQSC suivante :

```
DEFINE LISTENER(PS2_LS) TRPTYPE(TCP) CONTROL(QMGR) PORT(5001)
```

- c) Démarrez le programme d'écoute.

Entrez la commande MQSC suivante :

```
START LISTENER(PS2_LS)
```

2. Définissez le gestionnaire de files d'attente en tant que référentiel complet du cluster.

Entrez la commande MQSC suivante :

```
ALTER QMGR REPOS(DEMO)
```

3. Définissez un canal récepteur pour PS2 afin d'autoriser d'autres gestionnaires de files d'attente du cluster à communiquer avec lui.

Entrez la commande MQSC suivante :

```
DEFINE CHANNEL(DEMO.PS2) CHLTYPE(CLUSRCVR) TRPTYPE(TCP) CONNAME('$HOSTNAME(5001)')
CLUSTER(DEMO)
DESCR('TCP Cluster-receiver channel for queue manager PS2')
```

4. Définissez un canal émetteur depuis PS2 vers PS1, pour permettre aux deux référentiels complets pour échanger des informations.

Entrez la commande MQSC suivante :

```
DEFINE CHANNEL(DEMO.PS1) CHLTYPE(CLUSSDR) TRPTYPE(TCP) CONNAME('$HOSTNAME(5000)')
```

```
CLUSTER(DEMO)
DESCR('TCP Cluster-sender channel from PS2 to PS1')
```

Que faire ensuite

Vous pouvez maintenant [configurer le troisième gestionnaire de files d'attente](#).

Configuration du troisième gestionnaire de files d'attente

Utilisez l'interface MQSC pour définir un programme d'écoute et un canal récepteur pour PS3. Joignez PS3 au cluster en définissant un canal émetteur à partir de PS3 vers l'un des gestionnaires de files d'attente de référentiel complet.

Avant de commencer

Cette tâche suppose que vous ayez terminé les étapes décrites dans [«Configuration du second gestionnaire de files d'attente»](#), à la page 39.

Procédure

1. Définissez et démarrez un programme d'écoute pour PS3.

- a) Lancez l'interface MQSC.

A l'invite, saisissez la commande suivante :

```
runmqsc PS3
```

- b) Définissez un programme d'écoute.

Entrez la commande MQSC suivante :

```
DEFINE LISTENER(PS3_LS) TRPTYPE(TCP) CONTROL(QMGR) PORT(5002)
```

- c) Démarrez le programme d'écoute.

Entrez la commande MQSC suivante :

```
START LISTENER(PS3_LS)
```

2. Définissez un canal récepteur pour PS3 afin d'autoriser d'autres gestionnaires de files d'attente du cluster à communiquer avec lui.

Entrez la commande MQSC suivante :

```
DEFINE CHANNEL(DEMO.PS3) CHLTYPE(CLUSRCVR) TRPTYPE(TCP) CONNAME('$HOSTNAME(5002)')
CLUSTER(DEMO)
DESCR('TCP Cluster-receiver channel for queue manager PS3')
```

3. Définissez un canal émetteur à partir de PS3 vers l'un des gestionnaires de files d'attente de référentiel complet (par exemple, PS1). Cela permet de joindre PS3 au cluster.

Entrez la commande MQSC suivante :

```
DEFINE CHANNEL(DEMO.PS1) CHLTYPE(CLUSSDR) TRPTYPE(TCP) CONNAME('$HOSTNAME(5000)')
CLUSTER(DEMO)
DESCR('TCP Cluster-sender channel from PS3 to PS1')
```

4. Vérifiez que PS3 a bien rejoint le cluster.

Entrez la commande MQSC suivante :

```
DISPLAY CLUSQMGR(*) QMTYPE
```


Cette commande renvoie trois entrées, respectivement pour QM1, QM2 et QM3. QM1 et QM2 doivent avoir un **QMTYPE** de REPOS, et QM3 un **QMTYPE** NORMAL.

Que faire ensuite

Vous pouvez maintenant définir une rubrique de cluster.

Définition de rubriques de cluster

Les applications de publication/abonnement peuvent publier dans n'importe quelle chaîne de rubrique sans devoir définir un objet de rubrique administré. Cependant, si les applications de publication sont connectées à un gestionnaire de files d'attente de cluster différent des gestionnaires de files d'attente dans lesquels les abonnements sont créés, un objet de rubrique administré doit être défini et ajouté au cluster. Pour transformer une rubrique en rubrique de cluster, indiquez le nom du cluster dans sa définition.

Avant de commencer

Cette tâche suppose que vous ayez terminé les étapes décrites dans «Configuration du troisième gestionnaire de files d'attente», à la page 40.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

L'objet de rubrique administré identifie le point dans l'arborescence de rubriques qui est mis en cluster via sa chaîne de rubrique. Les applications de publication et d'abonnement peuvent utiliser n'importe quelle chaîne de rubrique au niveau de ce point ou en-dessous, et leurs messages sont automatiquement transmis entre les gestionnaires de files d'attente.

Lorsque vous définissez une rubrique de cluster, vous choisissez aussi son modèle de routage. Pour plus d'informations sur le routage des publications dans les clusters, voir Conception des clusters de publication/abonnement.

Dans ce scénario, le routage *DIRECT* par défaut est utilisé. Cela signifie que les messages sont envoyés à partir d'un gestionnaire de files d'attente de publication aux gestionnaires de files d'attente d'abonnement.

Procédure

1. Définissez la rubrique de cluster SCORES sur PS3.

Pour faire de la rubrique une rubrique de cluster, indiquez le nom du cluster et définissez le routage de cluster (**CLROUTE**) que vous souhaitez utiliser pour les publications et les abonnements pour cette rubrique.

- a) Lancez l'interface MQSC.

A l'invite, saisissez la commande suivante :

```
runmqsc PS3
```

- b) Définissez la rubrique de cluster SCORES.

Entrez la commande MQSC suivante :

```
DEFINE TOPIC(SCORES) TOPICSTR('/Sport/Scores') CLUSTER(DEMO) CLRROUTE(DIRECT)
```

- c) Entrez end pour quitter l'interface MQSC pour PS3.

2. Vérifiez la définition de rubrique sur PS1.

- a) Lancez l'interface MQSC pour PS1.

A l'invite, saisissez la commande suivante :

```
runmqsc PS1
```

b) Affichez l'état du cluster pour la rubrique de cluster SCORES.

Entrez la commande MQSC suivante :

```
DISPLAY TCLUSTER(SCORES) CLSTATE
```

Le paramètre **CLSTATE** de la rubrique de cluster SCORES est indiqué comme ACTIVE.

Que faire ensuite

Pour plus de détails sur cette tâche, voir [Configuration d'un cluster de publication/abonnement](#).

Vous pouvez maintenant vérifier la solution. Voir [«Test du cluster de publication/abonnement»](#), à la page 42.

Test du cluster de publication/abonnement

Testez le cluster de publication/abonnement en publiant une chaîne de rubrique et en vous y abonnant à partir de différents gestionnaires de files d'attente dans le cluster.

Avant de commencer

Cette tâche suppose que vous ayez terminé les étapes décrites dans [«Définition de rubriques de cluster»](#), à la page 41.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

A l'aide de la ligne de commande et des modèles d'application amqspub et amqssub fournis avec IBM MQ, vous pouvez publier une rubrique à partir d'un gestionnaire de files d'attente et vous y abonner avec les autres gestionnaires de files d'attente. Lorsqu'un message est publié dans la rubrique, il est reçu par les gestionnaires de files d'attente abonnés.

Procédure

1. A l'invite, saisissez la commande suivante :

```
amqspub /Sport/Scores/Football PS1
```

2. Simultanément, dans des lignes de commande distinctes, entrez les commandes suivantes :

```
amqssub /Sport/Scores/Football PS2
```

```
amqssub /Sport/Scores/Football PS3
```

3. Dans la première ligne de commande, entrez un message.

Ce message s'affiche dans les deux lignes de commande abonnées.

Remarque : L'application amqssub expire si une publication n'est pas reçue au bout de dix secondes.

Résultats

La configuration du cluster de publication/abonnement est terminée.

Que faire ensuite

Essayez de définir différents objets de rubrique pour différentes branches de l'arborescence de rubriques et avec différents modèles de routage.

Scénarios de hiérarchie de publication/abonnement

Trois scénarios illustrent l'utilisation de hiérarchies de publication/abonnement. Ils configurent la même topologie de publication/abonnement. Dans chaque scénario, les gestionnaires de files d'attente s'appuient sur une méthode différente pour se connecter aux gestionnaires de files d'attente voisins dans la hiérarchie.

Les scénarios de hiérarchie de publication/abonnement disponibles sont décrits dans les sous-rubriques suivantes :

Concepts associés

[Hiérarchies de publication/abonnement](#)

Scénario 1 de hiérarchie de publication/abonnement : Utilisation des canaux point-à-point avec un alias de nom de gestionnaire de files d'attente

Il s'agit du premier scénario qui configure une hiérarchie de publication/abonnement de différentes manières pour établir la connexion entre les gestionnaires de files d'attente. Ce scénario configure une hiérarchie de publication/abonnement qui utilise des canaux point-à-point avec l'alias du nom de gestionnaire de files d'attente.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Tous les scénarios de cet ensemble utilisent un gestionnaire de files d'attente parent appelé QM1 et deux gestionnaires de files d'attente enfant appelés QM2 et QM3.

Le scénario 1 est divisé en plus petites sections pour rendre le processus plus facile à suivre.




Figure 3. Diagramme de topologie présentant la relation entre les gestionnaires de files d'attente dans une hiérarchie de publication/abonnement classique.

Procédure

1. Créez les gestionnaires de files d'attente.
 - a) Créez et démarrez trois gestionnaires de files d'attente appelés QM1, QM2 et QM3 avec les commandes suivantes :

```
crtmqm -u SYSTEM.DEAD.LETTER.QUEUE QM1
strmqm QM1

crtmqm -u SYSTEM.DEAD.LETTER.QUEUE QM2
```

```
stimqm QM2
ctmqm -u SYSTEM.DEAD.LETTER.QUEUE QM3
stimqm QM3
```

- b) Activez le mode de publication/abonnement de gestionnaire de files d'attente en utilisant la commande suivante sur les trois gestionnaires de files d'attente :

```
ALTER QMGR PSMODE(ENABLED)
```

2. Etablissez des connexions de canal point-à-point entre les gestionnaires de files d'attente à l'aide d'un alias de gestionnaire de files d'attente avec le même nom que le gestionnaire de files d'attente parent.

- a) Définissez une file d'attente de transmission et un alias de gestionnaire de file d'attente sur QM2 vers QM1. Définissez un canal émetteur vers QM1 et un canal récepteur pour le canal émetteur créé sur QM1 pour QM2 :

```
DEFINE QLOCAL(QM1.XMITQ) USAGE(XMITQ)
DEFINE QREMOTE (QM1) RNAME('') RQMNAME(QM1) XMITQ(QM1.XMITQ)
DEFINE CHANNEL('QM2.TO.QM1') CHLTYPE(SDR) CONNAME('localhost(9999)') XMITQ(QM1.XMITQ)
TRPTYPE(TCP)
DEFINE CHANNEL('QM1.TO.QM2') CHLTYPE(RCVR) TRPTYPE(TCP)
```

- b) Définissez une file d'attente de transmission et un alias de gestionnaire de file d'attente sur QM3 vers QM1. Définissez un canal émetteur vers QM1 et un canal récepteur pour le canal émetteur créé sur QM1 pour QM3 :

```
DEFINE QLOCAL(QM1.XMITQ) USAGE(XMITQ)
DEFINE QREMOTE (QM1) RNAME('') RQMNAME(QM1) XMITQ(QM1.XMITQ)
DEFINE CHANNEL('QM3.TO.QM1') CHLTYPE(SDR) CONNAME('localhost(9999)') XMITQ(QM1.XMITQ)
TRPTYPE(TCP)
DEFINE CHANNEL('QM1.TO.QM3') CHLTYPE(RCVR) TRPTYPE(TCP)
```

- c) Définissez une file d'attente de transmission et un alias de gestionnaire de file d'attente sur QM1 vers QM2 et QM3. Définissez des canaux émetteurs vers QM2 et QM3, et un canal récepteur pour les canaux émetteurs créés sur QM2 et QM3 pour QM1 :

```
DEFINE QLOCAL(QM2.XMITQ) USAGE(XMITQ)
DEFINE QREMOTE (QM2) RNAME('') RQMNAME(QM2) XMITQ(QM2.XMITQ)
DEFINE CHANNEL('QM1.TO.QM2') CHLTYPE(SDR) CONNAME('localhost(7777)') XMITQ(QM2.XMITQ)
TRPTYPE(TCP)
DEFINE CHANNEL('QM2.TO.QM1') CHLTYPE(RCVR) TRPTYPE(TCP)
DEFINE QLOCAL(QM3.XMITQ) USAGE(XMITQ)
DEFINE QREMOTE (QM3) RNAME('') RQMNAME(QM3) XMITQ(QM3.XMITQ)
DEFINE CHANNEL('QM1.TO.QM3') CHLTYPE(SDR) CONNAME('localhost(8888)') XMITQ(QM3.XMITQ)
TRPTYPE(TCP)
DEFINE CHANNEL('QM3.TO.QM1') CHLTYPE(RCVR) TRPTYPE(TCP)
```

- d) Démarrez les programmes d'écoute appropriés sur les gestionnaires de files d'attente :

```
runmqclsr -m QM1 -t TCP -p 9999 &
runmqclsr -m QM2 -t TCP -p 7777 &
runmqclsr -m QM3 -t TCP -p 8888 &
```

- e) Démarrez les canaux suivants :

i) Sur QM1 :

```
START CHANNEL('QM1.TO.QM2')
START CHANNEL('QM1.TO.QM3')
```

ii) Sur QM2 :

```
START CHANNEL('QM2.TO.QM1')
```

iii) Sur QM3 :

```
START CHANNEL('QM3.TO.QM1')
```

f) Vérifiez que tous les canaux ont démarré :

```
DISPLAY CHSTATUS('QM1.TO.QM2')
DISPLAY CHSTATUS('QM1.TO.QM3')
DISPLAY CHSTATUS('QM2.TO.QM1')
DISPLAY CHSTATUS('QM3.TO.QM1')
```

g)

3. Connectez les gestionnaires de files d'attente et définissez une rubrique.

Connectez les gestionnaires de files d'attente enfant QM2 et QM3 au gestionnaire de files d'attente parent QM1.

a) Sur QM2 et QM3, définissez le gestionnaire de files d'attente parent sur QM1 :

```
ALTER QMGR PARENT (QM1)
```

b) Exécutez la commande suivante sur tous les gestionnaires de files d'attente pour vérifier que les gestionnaires de files d'attente enfant sont connectés au gestionnaire de files d'attente parent :

```
DISPLAY PUBSUB TYPE(ALL)
```

La sortie de la commande s'affiche. Voici un exemple de sortie pour QM1 (les détails clés sont mis en évidence) :

```
DISPLAY PUBSUB ALL
1 : DISPLAY PUBSUB ALL
AMQ8723: Display pub/sub status details.
QMNAME(QM1) TYPE(LOCAL)
STATUS(ACTIVE) SUBCOUNT(6)
TPCOUNT(9)
AMQ8723: Display pub/sub status details.
QMNAME(QM2) TYPE(CHILD)
STATUS(ACTIVE) SUBCOUNT(NONE)
TPCOUNT(NONE)
AMQ8723: Display pub/sub status details.
QMNAME(QM3) TYPE(CHILD)
STATUS(ACTIVE) SUBCOUNT(NONE)
TPCOUNT(NONE)
```

4. Utilisez les applications amqspub.exe et amqssub.exe pour publier la rubrique et s'y abonner.

a) Exécutez cette commande dans la première fenêtre de commande :

```
amqspub Sport/Soccer QM2
```

b) Exécutez cette commande dans la deuxième fenêtre de commande :

```
amqssub Sport/Soccer QM1
```

c) Exécutez cette commande dans la troisième fenêtre de commande :

```
amqssub Sport/Soccer QM3
```

Résultats

Les applications amqssub.exe des deuxième et troisième fenêtres de commande reçoivent les messages publiés dans la première fenêtre de commande.

Scénario 2 sur la hiérarchie de publication/abonnement : Utilisation des canaux point-à-point pour lesquels le nom de la file d'attente de transmission est le même que le nom du gestionnaire de files d'attente éloignées

Il s'agit du deuxième scénario qui configure une hiérarchie de publication/abonnement de différentes manières pour établir la connexion entre les gestionnaires de files d'attente. Ce scénario configure une hiérarchie de publication/abonnement qui utilise des canaux point-à-point avec la file d'attente de transmission portant le même nom que le gestionnaire de files d'attente éloignées.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Tous les scénarios de cet ensemble utilisent un gestionnaire de files d'attente parent appelé QM1 et deux gestionnaires de files d'attente enfant appelés QM2 et QM3.

Ce scénario réutilise les étapes 1, 3 et 4 de la rubrique «[Scénario 1 de hiérarchie de publication/abonnement : Utilisation des canaux point-à-point avec un alias de nom de gestionnaire de files d'attente](#)», à la page 43.




Figure 4. Diagramme de topologie présentant la relation entre les gestionnaires de files d'attente dans une hiérarchie de publication/abonnement classique.

Procédure

1. Créez les gestionnaires de files d'attente.
 - a) Créez et démarrez trois gestionnaires de files d'attente appelés QM1, QM2 et QM3 avec les commandes suivantes :

```

crtmqm -u SYSTEM.DEAD.LETTER.QUEUE QM1
strmqm QM1

crtmqm -u SYSTEM.DEAD.LETTER.QUEUE QM2
strmqm QM2

crtmqm -u SYSTEM.DEAD.LETTER.QUEUE QM3
strmqm QM3

```

- b) Activez le mode de publication/abonnement de gestionnaire de files d'attente en utilisant la commande suivante sur les trois gestionnaires de files d'attente :

```
ALTER QMGR PSMODE(ENABLED)
```

2. Etablissez des connexions de canal point-à-point avec un gestionnaire de files d'attente à l'aide d'une file d'attente de transmission portant le même nom que le gestionnaire de files d'attente parent.

- a) Définissez une file d'attente de transmission sur QM2 vers QM1. Définissez un canal émetteur vers QM1 et un canal récepteur pour le canal émetteur pour QM2 créé sur QM1 :

```

DEFINE QLOCAL(QM1) USAGE(XMITQ)

DEFINE CHANNEL('QM2.TO.QM1') CHLTYPE(SDR) CONNAME('localhost(9999)') XMITQ(QM1)
TRPTYPE(TCP)

DEFINE CHANNEL('QM1.TO.QM2') CHLTYPE(RCVR) TRPTYPE(TCP)

```

- b) Définissez une file d'attente de transmission sur QM3 vers QM1. Définissez un canal émetteur vers QM1 et un canal récepteur pour le canal émetteur créé sur QM1 pour QM3 :

```

DEFINE QLOCAL(QM1) USAGE(XMITQ)

DEFINE CHANNEL('QM3.TO.QM1') CHLTYPE(SDR) CONNAME('localhost(9999)') XMITQ(QM1)
TRPTYPE(TCP)

DEFINE CHANNEL('QM1.TO.QM3') CHLTYPE(RCVR) TRPTYPE(TCP)

```

- c) Définissez des files d'attente de transmission sur QM1 vers QM2 et QM3. Définissez des canaux émetteurs vers QM2 et QM3, et un canal récepteur pour les canaux émetteurs créés sur QM2 et QM3 pour QM1 :

```

DEFINE QLOCAL(QM2) USAGE(XMITQ)

DEFINE CHANNEL('QM1.TO.QM2') CHLTYPE(SDR) CONNAME('localhost(7777)') XMITQ(QM2)
TRPTYPE(TCP)

DEFINE CHANNEL('QM2.TO.QM1') CHLTYPE(RCVR) TRPTYPE(TCP)

DEFINE QLOCAL(QM3) USAGE(XMITQ)

DEFINE CHANNEL('QM1.TO.QM3') CHLTYPE(SDR) CONNAME('localhost(8888)') XMITQ(QM3)
TRPTYPE(TCP)

DEFINE CHANNEL('QM3.TO.QM1') CHLTYPE(RCVR) TRPTYPE(TCP)

```

- d) Démarrez les programmes d'écoute appropriés sur les gestionnaires de files d'attente :

```

runmqclsr -m QM1 -t TCP -p 9999 &
runmqclsr -m QM2 -t TCP -p 7777 &
runmqclsr -m QM3 -t TCP -p 8888 &

```

- e) Démarrez les canaux suivants :

- i) Sous QM1 :

```
START CHANNEL('QM1.TO.QM2')
```

```
START CHANNEL('QM1.TO.QM3')
```

ii) Sous QM2 :

```
START CHANNEL('QM2.TO.QM1')
```

iii) Sous QM3 :

```
START CHANNEL('QM3.TO.QM1')
```

f) Vérifiez que tous les canaux ont démarré :

```
DISPLAY CHSTATUS('QM1.TO.QM2')
DISPLAY CHSTATUS('QM1.TO.QM3')
DISPLAY CHSTATUS('QM2.TO.QM1')
DISPLAY CHSTATUS('QM3.TO.QM1')
```

3. Connectez les gestionnaires de files d'attente et définissez une rubrique.

Connectez les gestionnaires de files d'attente enfant QM2 et QM3 au gestionnaire de files d'attente parent QM1.

a) Sur QM2 et QM3, définissez le gestionnaire de files d'attente parent sur QM1 :

```
ALTER QMGR PARENT (QM1)
```

b) Exécutez la commande suivante sur tous les gestionnaires de files d'attente pour vérifier que les gestionnaires de files d'attente enfant sont connectés au gestionnaire de files d'attente parent :

```
DISPLAY PUBSUB TYPE(ALL)
```

La sortie de la commande s'affiche. Voici un exemple de sortie pour QM1 (les détails clés sont mis en évidence) :

```
DISPLAY PUBSUB ALL
1 : DISPLAY PUBSUB ALL
AMQ8723: Display pub/sub status details.
QMNAME(QM1) TYPE(LOCAL)
STATUS(ACTIVE) SUBCOUNT(6)
TPCOUNT(9)
AMQ8723: Display pub/sub status details.
QMNAME(QM2) TYPE(CHILD)
STATUS(ACTIVE) SUBCOUNT(NONE)
TPCOUNT(NONE)
AMQ8723: Display pub/sub status details.
QMNAME(QM3) TYPE(CHILD)
STATUS(ACTIVE) SUBCOUNT(NONE)
TPCOUNT(NONE)
```

4. Utilisez les applications amqspub . exe et amqssub . exe pour publier la rubrique et s'y abonner.

a) Exécutez cette commande dans la première fenêtre de commande :

```
amqspub Sport/Soccer QM2
```

b) Exécutez cette commande dans la deuxième fenêtre de commande :

```
amqssub Sport/Soccer QM1
```

c) Exécutez cette commande dans la troisième fenêtre de commande :

Résultats

Les applications amqssub . exe des deuxième et troisième fenêtres de commande reçoivent les messages publiés dans la première fenêtre de commande.

Tâches associées

«[Scénario 1 de hiérarchie de publication/abonnement : Utilisation des canaux point-à-point avec un alias de nom de gestionnaire de files d'attente](#)», à la page 43

Il s'agit du premier scénario qui configure une hiérarchie de publication/abonnement de différentes manières pour établir la connexion entre les gestionnaires de files d'attente. Ce scénario configure une hiérarchie de publication/abonnement qui utilise des canaux point-à-point avec l'alias du nom de gestionnaire de files d'attente.

«[Scénario 3 de hiérarchie de publication/abonnement : Utilisation d'un canal de cluster pour ajouter un gestionnaire de files d'attente](#)», à la page 49

Il s'agit du troisième scénario qui configure une hiérarchie de publication/abonnement de différentes manières pour établir la connexion entre les gestionnaires de files d'attente. Ce scénario utilise un canal de cluster pour ajouter un gestionnaire de files d'attente dans une hiérarchie.

[Connexion d'un gestionnaire de files d'attente à une hiérarchie de publication/abonnement](#)

Scénario 3 de hiérarchie de publication/abonnement : Utilisation d'un canal de cluster pour ajouter un gestionnaire de files d'attente

Il s'agit du troisième scénario qui configure une hiérarchie de publication/abonnement de différentes manières pour établir la connexion entre les gestionnaires de files d'attente. Ce scénario utilise un canal de cluster pour ajouter un gestionnaire de files d'attente dans une hiérarchie.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Tous les scénarios de cet ensemble utilisent un gestionnaire de files d'attente parent appelé QM1 et deux gestionnaires de files d'attente enfant appelés QM2 et QM3.

Remarque : Ce scénario utilise la configuration en clusters uniquement pour se connecter aux gestionnaires de files d'attente et non pour propager le trafic de publication/abonnement aux rubriques en cluster. Lors de la définition de la relation de hiérarchie parent/enfant entre les gestionnaires de files d'attente dans le même cluster, la propagation des publications entre les gestionnaires de files d'attente s'effectue en fonction des valeurs de la portée de l'abonnement et de la publication sur les rubriques de l'arborescence de rubriques. Il est important de ne pas utiliser la valeur du nom du cluster d'une rubrique pour ajouter les rubriques dans le cluster. Si vous utilisez le nom du cluster, la topologie devient un cluster de publication/abonnement et ne requiert pas la définition des relations de hiérarchie parent/enfant. Voir «[Scénario de cluster de publication/abonnement](#)», à la page 36 et [Planification du réseau de publication/abonnement réparti](#).

Ce scénario réutilise les étapes 1, 3 et 4 de la rubrique «[Scénario 1 de hiérarchie de publication/abonnement : Utilisation des canaux point-à-point avec un alias de nom de gestionnaire de files d'attente](#)», à la page 43.

Ce scénario crée un cluster nommé DEMO où QM1 et QM2 sont des référentiels complets, et QM3 est un référentiel partiel. Le gestionnaire de files d'attente QM1 est le parent des gestionnaires de files d'attente QM2 et QM3.




Figure 5. Diagramme de topologie présentant la relation entre des gestionnaires de files d'attente utilisant un canal de cluster.

Procédure

1. Créez les gestionnaires de files d'attente.

- a) Créez et démarrez trois gestionnaires de files d'attente appelés QM1, QM2 et QM3 avec les commandes suivantes :

```

ctmqm -u SYSTEM.DEAD.LETTER.QUEUE QM1
stmqm QM1

ctmqm -u SYSTEM.DEAD.LETTER.QUEUE QM2
stmqm QM2

ctmqm -u SYSTEM.DEAD.LETTER.QUEUE QM3
stmqm QM3

```

- b) Activez le mode de publication/abonnement de gestionnaire de files d'attente en utilisant la commande suivante sur les trois gestionnaires de files d'attente :

```
ALTER QMGR PSMODE(ENABLED)
```

2. Etablissez les connexions de canal point-à-point entre les gestionnaires de files d'attente dans un cluster.

- a) Sur QM1 et QM2, définissez le paramètre **REPOS** sur le nom du cluster DEMO:

```
ALTER QMGR REPOS(DEMO)
```

- b) Démarrez les programmes d'écoute appropriés sur les gestionnaires de files d'attente :

```

iunmq1sr -m QM1 -t TCP -p 9999 &
iunmq1sr -m QM2 -t TCP -p 7777 &
iunmq1sr -m QM3 -t TCP -p 8888 &

```

- c) Définissez le canal récepteur de cluster sur chaque gestionnaire de file d'attente :

i) Sous QM1 :

```
DEFINE CHANNEL(TO.QM1) CHLTYPE(CLUSRCVR) TRPTYPE(TCP) CONNAME('localhost(9999)')
CLUSTER(DEMO)
```

ii) Sous QM2 :

```
DEFINE CHANNEL(TO.QM2) CHLTYPE(CLUSRCVR) TRPTYPE(TCP) CONNAME('localhost(7777)')
CLUSTER(DEMO)
```

iii) Sous QM3 :

```
DEFINE CHANNEL(TO.QM3) CHLTYPE(CLUSRCVR) TRPTYPE(TCP) CONNAME('localhost(8888)')
CLUSTER(DEMO)
```

d) Définissez un canal émetteur de cluster comme référentiel complet sur chaque gestionnaire de files d'attente du cluster :

i) Sous QM1 :

```
DEFINE CHANNEL(TO.QM2) CHLTYPE(CLUSSDR) TRPTYPE(TCP) CONNAME('localhost(7777)')
CLUSTER(DEMO)
```

ii) Sous QM2 :

```
DEFINE CHANNEL(TO.QM1) CHLTYPE(CLUSSDR) TRPTYPE(TCP) CONNAME('localhost(9999)')
CLUSTER(DEMO)
```

iii) QM3 peut avoir un canal émetteur de cluster défini sur un référentiel complet sur QM1 ou sur QM2. Cet exemple définit le canal sur QM1 :

```
DEFINE CHANNEL(TO.QM1) CHLTYPE(CLUSSDR) TRPTYPE(TCP) CONNAME('localhost(9999)')
CLUSTER(DEMO)
```

3. Connectez les gestionnaires de files d'attente et définissez une rubrique.

Connectez les gestionnaires de files d'attente enfant QM2 et QM3 au gestionnaire de files d'attente parent QM1.

a) Sur QM2 et QM3, définissez le gestionnaire de files d'attente parent sur QM1 :

```
ALTER QMGR PARENT (QM1)
```

b) Exécutez la commande suivante sur tous les gestionnaires de files d'attente pour vérifier que les gestionnaires de files d'attente enfant sont connectés au gestionnaire de files d'attente parent :

```
DISPLAY PUBSUB TYPE(ALL)
```

La sortie de la commande s'affiche. Voici un exemple de sortie pour QM1 (les détails clés sont mis en évidence) :

```
DISPLAY PUBSUB ALL
1 : DISPLAY PUBSUB ALL
AMQ8723: Display pub/sub status details.
QMNAME(QM1) TYPE(LOCAL)
STATUS(ACTIVE) SUBCOUNT(6)
TPCOUNT(9)
AMQ8723: Display pub/sub status details.
QMNAME(QM2) TYPE(CHILD)
STATUS(ACTIVE) SUBCOUNT(NONE)
TPCOUNT(NONE)
AMQ8723: Display pub/sub status details.
QMNAME(QM3) TYPE(CHILD)
```

STATUS(ACTIVE) SUBCOUNT(NONE)
TPCOUNT(NONE)

4. Utilisez les applications amqspub . exe et amqssub . exe pour publier la rubrique et s'y abonner.

a) Exécutez cette commande dans la première fenêtre de commande :

```
amqspub Sport/Soccer QM2
```

b) Exécutez cette commande dans la deuxième fenêtre de commande :

```
amqssub Sport/Soccer QM1
```

c) Exécutez cette commande dans la troisième fenêtre de commande :

```
amqssub Sport/Soccer QM3
```

Résultats

Les applications amqssub . exe des deuxième et troisième fenêtres de commande reçoivent les messages publiés dans la première fenêtre de commande.

Tâches associées

«Scénario 1 de hiérarchie de publication/abonnement : Utilisation des canaux point-à-point avec un alias de nom de gestionnaire de files d'attente», à la page 43

Il s'agit du premier scénario qui configure une hiérarchie de publication/abonnement de différentes manières pour établir la connexion entre les gestionnaires de files d'attente. Ce scénario configure une hiérarchie de publication/abonnement qui utilise des canaux point-à-point avec l'alias du nom de gestionnaire de files d'attente.

«Scénario 2 sur la hiérarchie de publication/abonnement : Utilisation des canaux point-à-point pour lesquels le nom de la file d'attente de transmission est le même que le nom du gestionnaire de files d'attente éloignées», à la page 46

Il s'agit du deuxième scénario qui configure une hiérarchie de publication/abonnement de différentes manières pour établir la connexion entre les gestionnaires de files d'attente. Ce scénario configure une hiérarchie de publication/abonnement qui utilise des canaux point-à-point avec la file d'attente de transmission portant le même nom que le gestionnaire de files d'attente éloignées.

Connexion d'un gestionnaire de files d'attente à une hiérarchie de publication/abonnement

Scénarios de support transactionnel

En utilisant un support transactionnel, vous pouvez activer les applications pour qu'elles fonctionnent efficacement avec les bases de données.

Cette section présente le support transactionnel. Le travail requis pour permettre à vos applications d'utiliser IBM MQ avec un produit de base de données porte sur les domaines de la programmation d'application et de l'administration de système. Utilisez ces informations ainsi que celles de la rubrique Validation et annulation d'unités d'oeuvre.

Nous allons commencer par présenter les unités d'oeuvre qui composent les transactions, puis nous décrirons les façons dont vous permettez à IBM MQ de coordonner les transactions avec les bases de données.

Concepts associés

«Présentation des unités d'oeuvre», à la page 53

Cette rubrique présente et définit les concepts généraux relatifs aux unités d'oeuvre, la validation, l'annulation ainsi que le point de synchronisation. Elle contient également deux scénarios illustrant les unités d'oeuvre globales.

Présentation des unités d'oeuvre

Cette rubrique présente et définit les concepts généraux relatifs aux unités d'oeuvre, la validation, l'annulation ainsi que le point de synchronisation. Elle contient également deux scénarios illustrant les unités d'oeuvre globales.

Lorsqu'un programme insère des messages dans des files d'attente au sein d'une unité d'oeuvre, ces messages ne deviennent visibles pour d'autres programmes que lorsque le programme *valide* l'unité d'oeuvre. Pour qu'une unité d'oeuvre soit validée, toutes les mises à jour doivent aboutir afin de préserver l'intégrité des données.

Si le programme détecte une erreur et décide de ne pas rendre l'opération d'insertion permanente, il peut *annuler* l'unité d'oeuvre. IBM MQ restaure les files d'attente en supprimant les messages qui y avaient été insérés par cette unité d'oeuvre.

De même, lorsqu'un programme reçoit des messages d'une ou plusieurs files d'attente dans une unité d'oeuvre, ces messages restent dans les files d'attente jusqu'à ce que le programme valide l'unité d'oeuvre, mais les messages ne sont pas disponibles pour être extraits par d'autres programmes. Les messages sont définitivement supprimés des files d'attente lorsque le programme valide l'unité d'oeuvre. Si le programme annule l'unité d'oeuvre, IBM MQ restaure les files d'attente en permettant à d'autres programmes de récupérer les messages.

La décision de validation ou d'annulation des modifications est prise, dans le cas le plus simple, à la fin d'une tâche. Toutefois, il peut être plus utile pour une application de synchroniser les modifications de données à d'autres points logiques dans une tâche. Ces points logiques sont appelés points de synchronisation et la période de traitement d'un ensemble de mises à jour entre deux points de synchronisation est appelé *unité d'oeuvre*. Plusieurs appels MQGET et MQPUT peuvent faire partie d'une seule unité d'oeuvre.

Avec IBM MQ, il faut faire la distinction entre des unités d'oeuvre *locales* et *globales* :

Unités d'oeuvre locales

Unités d'oeuvre dans lesquelles les seules actions sont des insertions et des extractions dans des files d'attente IBM MQ et pour lesquelles la coordination de chaque unité d'oeuvre est assurée au sein du gestionnaire de files d'attente à l'aide d'un processus de *validation en une phase*.

Utilisez des unités d'oeuvre locales lorsque les seules ressources à mettre à jour sont les files d'attente qui sont gérées par un seul gestionnaire de files d'attente IBM MQ. Les mises à jour sont validées à l'aide de l'instruction MQCMIT ou annulées à l'aide de MQBACK.

Aucune tâche d'administration de système autre que la gestion de journal n'est impliquée dans l'utilisation des unités d'oeuvre locales. Dans vos applications, là où vous utilisez les appels MQPUT et MQGET avec MQCMIT et MQBACK, essayez d'utiliser les options MQPMO_SYNCPOINT et MQGMO_SYNCPOINT. (Pour plus d'informations sur la gestion des journaux, voir [Gestion des fichiers journaux](#).)

Unités d'oeuvre globales

Unités d'oeuvre dans lesquelles d'autres ressources, par exemple les tables d'une base de données relationnelle, sont également mises à jour. Lorsque plusieurs *gestionnaires de ressources* sont impliqués, il faut un logiciel de *gestionnaire de transactions* utilisant un processus de *validation en deux phases* pour coordonner l'unité d'oeuvre globale.

Utilisez des unités d'oeuvre globales lorsque vous avez également besoin d'inclure des mises à jour dans un logiciel de gestionnaire de base de données relationnelle, comme Db2, Oracle, Sybase et Informix.

Il existe plusieurs scénarios possibles pour l'utilisation d'unités d'oeuvre globales. Deux scénarios sont documentés ici :

1. Dans le premier, le gestionnaire de files d'attente tient lieu de gestionnaire de transactions. Dans ce scénario, des instructions MQI contrôlent les unités d'oeuvre globales. Celles-ci sont démarrées dans les applications à l'aide de l'instruction MQBEGIN, puis validées à l'aide de MQCMIT ou annulées à l'aide de MQBACK.

2. Dans le deuxième scénario, le rôle de gestionnaire de transactions est assuré par un autre logiciel, tel que TXSeries, Encina ou Tuxedo. Dans ce scénario, une API fournie par le logiciel de gestionnaire de transactions est utilisée pour contrôler l'unité d'oeuvre (par exemple, EXEC CICS SYNCPOINT for TXSeries).

Les sections suivantes décrivent toutes les étapes nécessaires pour utiliser les unités d'oeuvre globales, organisées par les deux scénarios :

- [«Scénario 1 : Le gestionnaire de files d'attente effectue la coordination»](#), à la page 54
- [«Scénario 2 : Un autre logiciel assure la coordination»](#), à la page 81

Multi Scénario 1 : Le gestionnaire de files d'attente effectue la coordination

Dans le scénario 1, le gestionnaire de files d'attente tient lieu de gestionnaire de transactions. Dans ce scénario, des instructions MQI contrôlent les unités d'oeuvre globales. Celles-ci sont démarrées dans les applications à l'aide de l'instruction MQBEGIN, puis validées à l'aide de MQCMIT ou annulées à l'aide de MQBACK.

Multi Niveau d'isolement

Dans IBM MQ, un message dans une file d'attente peut être visible avant une mise à jour de base de données, en fonction de la conception d'isolement de transaction implémentée dans la base de données.

Lorsqu'un gestionnaire de files d'attente IBM MQ fonctionne en tant que gestionnaire de transactions XA pour coordonner les mises à jour vers des gestionnaires de ressources XA, le protocole de validation ci-après est suivi :

1. Préparer tous les gestionnaires de ressources XA.
2. Valider le gestionnaire de ressources de gestionnaire de files d'attente IBM MQ.
3. Valider les autres gestionnaires de ressources.

Entre l'étape 2 et 3, une application peut voir un message qui est validé vers la file d'attente, mais la ligne correspondante dans la base de données ne reflète pas ce message.

Cela ne pose pas de problème si la base de données est configurée de sorte que les appels API de base de données de l'application attendent que les mises à jour en attente soient terminées.

Vous pouvez résoudre cette situation en configurant différemment la base de données. Le type de configuration nécessaire est appelé "niveau d'isolement". Pour plus d'informations sur les niveaux d'isolement, reportez-vous à la documentation de la base de données. Vous pouvez également configurer le gestionnaire de files d'attente pour valider les gestionnaires de ressources dans l'ordre inverse suivant :

1. Préparer tous les gestionnaires de ressources XA.
2. Valider les autres gestionnaires de ressources.
3. Valider le gestionnaire de ressources de gestionnaire de files d'attente IBM MQ.

Lorsque vous modifiez le protocole, le gestionnaire de files d'attente IBM MQ est validé en dernier, de sorte que les applications qui lisent les messages depuis les files d'attente voient un message uniquement après que la mise à jour de base de données correspondante a été terminée.

Pour configurer le gestionnaire de files d'attente pour utiliser ce protocole modifié, définissez la variable d'environnement **AMQ_REVERSE_COMMIT_ORDER**.

Définissez cette variable d'environnement dans l'environnement depuis lequel la commande **strmqm** est exécutée pour démarrer le gestionnaire de files d'attente. Par exemple, exécutez la commande suivante dans le shell juste avant démarrer le gestionnaire de files d'attente :

```
export AMQ_REVERSE_COMMIT_ORDER=1
```

Remarque : La définition de cette variable d'environnement peut entraîner une entrée de journal supplémentaire par transaction. Cela n'aura donc qu'un impact réduit sur les performances de chaque transaction.

Multi Coordination de base de données

Lorsque le gestionnaire de files d'attente coordonne des unités d'oeuvre globale, il devient possible d'intégrer les mises à jour de base de données dans les unités d'oeuvre. En d'autres termes, une application MQI et SQL mixte peut être écrite, et les instructions MQCMIT et MQBACK peuvent être utilisées pour valider ou annuler ensemble les modifications apportées aux files d'attente et aux bases de données.

Le gestionnaire de files d'attente effectue ceci en utilisant le protocole de validation en deux phases décrit dans *X/Open Distributed Transaction Processing: XA Specification*. Lorsqu'une unité d'oeuvre doit être validée, le gestionnaire de files d'attente demande d'abord à chaque gestionnaire de base de données participant s'il est prêt à valider ses mises à jour. Toutes les mises à jour de file d'attente et de base de données ne sont validées que si tous les participants, y compris le gestionnaire de files d'attente lui-même, sont prêts à effectuer la validation. Si des participants ne peuvent préparer leurs mises à jour, l'unité d'oeuvre est annulée.

En général, une unité d'oeuvre globale est implémentée dans une application par la méthode suivante (en pseudocode) :

```
MQBEGIN
MQGET (inclure l'indicateur MQGMO_SYNCPOINT dans les options de message)
MQPUT (inclure l'indicateur MQPMO_SYNCPOINT dans les options de message)
SQL INSERT
MQCMIT
```

L'instruction MQBEGIN permet d'indiquer de début d'une unité d'oeuvre globale. L'instruction MQCMIT permet de signaler la fin de l'unité d'oeuvre globale et d'exécuter cette dernière avec tous les gestionnaires de ressources participants à l'aide du protocole de validation en deux phases.

Lorsque l'unité d'oeuvre (également appelée *transaction*) est terminée correctement avec MQCMIT, toutes les actions de cette unité d'oeuvre deviennent permanentes ou irréversibles. Si, pour une raison quelconque, l'unité d'oeuvre échoue, toutes les mises à jour sont annulées. Il n'est pas possible de rendre une action d'une unité d'oeuvre permanente alors que d'autres actions sont annulées. C'est le principe d'une unité d'oeuvre : toutes ses actions sont rendues permanentes ou aucune ne l'est.

Remarque :

1. Le programmeur d'application peut forcer l'annulation d'une unité d'oeuvre en appelant MQBACK. L'unité d'oeuvre est également annulée par le gestionnaire de files d'attente si l'application ou la base de données *échoue* avant l'appel de MQCMIT.
2. Si une application appelle MQDISC sans appeler MQCMIT, le gestionnaire de files d'attente se comporte comme si MQCMIT avait été appelé et valide l'unité d'oeuvre.

Entre MQBEGIN et MQCMIT, le gestionnaire de files d'attente n'effectue pas d'appels vers la base de données pour mettre à jour ses ressources. En d'autres termes, les tables d'une base de données peuvent uniquement être modifiées par votre code (par exemple, l'instruction SQL INSERT dans le pseudocode).

Un support de reprise complet est fourni si le gestionnaire de files d'attente perd le contact avec l'un des gestionnaires de base de données pendant le protocole de validation. Si un gestionnaire de base de données devient indisponible pendant qu'il est en attente de validation (il a été correctement préparé pour la validation, mais n'a encore pour reçu une décision de validation ou d'annulation), le gestionnaire de files d'attente mémorise le résultat de l'unité d'oeuvre jusqu'à ce que ce résultat ait été distribué avec succès à la base de données. De même, si le gestionnaire de files d'attente s'arrête avec des opérations de validation incomplètes en attente, ces opérations sont mémorisées pendant le redémarrage du gestionnaire de files d'attente. Si une application s'arrête de manière inattendue, l'intégrité de l'unité d'oeuvre n'est pas compromise, mais le résultat dépend de la phase du processus dans laquelle l'application a pris fin, comme indiqué dans [Tableau 2](#), à la page 56.

Ce qui se produit si la base de données ou le programme d'application échoue est résumé dans les tableaux suivants :

<i>Tableau 1. Ce qui se produit lorsqu'un serveur de base de données échoue</i>	
Moment de l'échec	Résultat
Avant que l'application appelle MQCMIT.	L'unité d'oeuvre est annulée.
Lors de l'appel d'application à MQCMIT, avant que toutes les bases de données aient indiqué qu'elles sont correctement préparées.	L'unité d'oeuvre est annulée avec un code anomalie MQRC_BACKED_OUT.
Lors de l'appel d'application à MQCMIT, après que toutes les bases de données ont indiqué qu'elles sont correctement préparées, mais avant qu'elles aient toutes signalé qu'elles ont effectué la validation avec succès.	L'unité d'oeuvre est mise en attente à l'état récupérable par le gestionnaire de files d'attente, avec un code anomalie MQRC_OUTCOME_PENDING.
Lors de l'appel d'application à MQCMIT, avant que toutes les bases de données aient indiqué qu'elles ont effectué la validation avec succès.	L'unité d'oeuvre est validée avec un code anomalie MQRC_NONE.
Après que l'application appelle MQCMIT.	L'unité d'oeuvre est validée avec un code anomalie MQRC_NONE.

<i>Tableau 2. Ce qui se produit lorsque un programme d'application échoue</i>	
Moment de l'échec	Résultat
Avant que l'application appelle MQCMIT.	L'unité d'oeuvre est annulée.
Lors de l'appel d'application à MQCMIT, avant que le gestionnaire de files d'attente ait reçu la demande MQCMIT de l'application.	L'unité d'oeuvre est annulée.
Lors de l'appel d'application à MQCMIT, après que le gestionnaire de files d'attente a reçu la demande MQCMIT de l'application.	Le gestionnaire de files d'attente tente de valider à l'aide de la validation en deux phases (dans la mesure où les produits de base de données ont exécuté et validé leurs parts de l'unité d'oeuvre).

Dans le cas où le code anomalie renvoyé par MQCMIT est MQRC_OUTCOME_PENDING, l'unité d'oeuvre est mémorisée par le gestionnaire de files d'attente jusqu'à ce qu'il puisse rétablir le contact avec le serveur de base de données et lui demander de valider sa part de l'unité d'oeuvre. Reportez-vous à «[Considérations à prendre en compte en cas de perte du contact avec le gestionnaire de ressources XA](#)», à la page 74 pour plus d'informations sur la manière dont la reprise est effectuée et à quel moment.

Le gestionnaire de files d'attente communique avec les gestionnaires de base de données à l'aide de l'interface XA, comme indiqué dans *X/Open Distributed Transaction Processing: XA Specification*. `xa_open`, `xa_start`, `xa_end`, `xa_prepare` et `xa_commit` constituent des exemples de ces appels de fonction. Les termes *gestionnaire de transaction* et *gestionnaire de ressources* ont dans le présent document la même signification que dans la spécification XA.

Multi Restrictions

Il existe des restrictions quant à la prise en charge de la coordination de base de données.

Les restrictions suivantes s'appliquent :

- La capacité à coordonner des mises à jour de base de données dans des unités d'oeuvre IBM MQ n'est **pas** prise en charge dans une application MQI Client. L'utilisation de MQBEGIN dans une application client échoue. Un programme qui appelle MQBEGIN doit s'exécuter en tant qu'application *serveur* sur la même machine que le gestionnaire de files d'attente.

Remarque : Une application *serveur* est un programme qui a été associé aux bibliothèques serveur IBM MQ requises alors qu'une application *client* est un programme qui a été associé aux bibliothèques client IBM MQ. Voir [Génération d'applications pour IBM MQ MQI clients](#) et [Construction d'une demande de procédure](#) pour plus de détails sur la compilation et la liaison des programmes que vous écrivez dans une langue de procédure.

- Le serveur de base de données peuvent résider sur une machine différente de celle du serveur de gestionnaire de files d'attente, dans la mesure où la base de données client est installée sur le même machine que le gestionnaire de files d'attente et où elle prend en charge cette fonction. Consultez la documentation du produit de base de données pour déterminer si son logiciel client peut être utilisé pour les systèmes de validation en deux phases.
- Même si le gestionnaire de files d'attente se comporte comme un gestionnaire de ressources (pour pouvoir être impliqué dans les unités d'oeuvre globales du scénario 2), il n'est pas possible de faire en sorte qu'un gestionnaire de files d'attente coordonne un autre gestionnaire de files d'attente dans ses unités d'oeuvre globales du scénario 1.

Multi **Fichiers de commutation de chargement**

Un fichier de commutation de chargement est une bibliothèque partagée (une bibliothèque de liaison dynamique ou DLL sur des systèmes Windows) qui est chargée par le code dans votre application IBM MQ et le gestionnaire de files d'attente. Il sert à simplifier le chargement de la bibliothèque partagée du client de la base de données et à renvoyer les pointeurs aux fonctions XA.

Les détails du fichier de commutation de chargement doivent être spécifiés avant que le gestionnaire de files d'attente soit démarré. Les détails sont insérés dans le fichier qm.ini sur les systèmes AIX, Linux, and Windows.

- Sur les systèmes Windows et Linux (plateformes x86 et x86-64), utilisez IBM MQ Explorer pour mettre à jour le fichier qm.ini.
- Sur tous les autres systèmes, éditez le directement le fichier qm.ini.

La source C pour le fichier de commutation de chargement est fournie avec l'installation IBM MQ si elle prend en charge les unités d'oeuvre globales du scénario 1. La source contient une fonction appelée MQStart. Lorsque le fichier de commutation est chargé, le gestionnaire de files d'attente appelle cette fonction qui renvoie l'adresse d'une structure appelée *commutateur XA*.

La structure de commutateur XA existe dans la bibliothèque partagée du client de base de données et contient un certain nombre de pointeurs de fonction, comme indiqué dans [Tableau 3](#), à la [page 57](#) :

nom du pointeur de fonction	Fonction XA	Objet
xa_open_entry	xa_open	Se connecter à la base de données
xa_close_entry	xa_close	Se déconnecter de la base de données
xa_start_entry	xa_start	Démarrer une branche d'une unité d'oeuvre globale
xa_end_entry	xa_end	Suspendre une branche d'une unité d'oeuvre globale
xa_rollback_entry	xa_rollback	Annuler une branche d'une unité d'oeuvre globale
xa_prepare_entry	xa_prepare	Se préparer à valider une unité d'oeuvre globale
xa_commit_entry	xa_commit	Valider une branche d'une unité d'oeuvre globale

Tableau 3. Pointeurs de fonction du commutateur XA (suite)

nom du pointeur de fonction	Fonction XA	Objet
xa_recover_entry	xa_recover	Découvrir depuis la base de données si celle-ci a une unité d'oeuvre en attente de validation
xa_forget_entry	xa_forget	Autoriser une base de données à oublier une branche d'une unité d'oeuvre globale
xa_complete_entry	xa_complete	Terminer une branche d'une unité d'oeuvre globale

Lors du premier appel MQBEGIN dans votre application, le code IBM MQ qui s'exécute dans le cadre de MQBEGIN charge le fichier de commutation de chargement et appelle la fonction xa_open dans la bibliothèque partagée de la base de données. De même, lors du démarrage du gestionnaire de files d'attente et dans d'autres situations ultérieures, certains processus de gestionnaire de files d'attente chargent le fichier de commutation de chargement et appellent xa_open.

Vous pouvez réduire le nombre d'appels xa_* en utilisant l'*enregistrement dynamique*. Pour obtenir une description complète de cette technique d'optimisation, voir «[Enregistrement dynamique XA](#)», à la page 78.

Multi Configuration de votre système pour la coordination de base de données

Vous devez effectuer plusieurs tâches pour qu'un gestionnaire de base de données puisse participer à des unités d'oeuvre globales coordonnées par le gestionnaire de files d'attente. Il s'agit des tâches suivantes :

- «[Installation et configuration du produit de base de données](#)», à la page 58
- «[Création de fichiers de commutation de chargement](#)», à la page 59
- «[Ajout d'informations de configuration au gestionnaire de files d'attente](#)», à la page 60
- «[Ecriture et modification de vos applications](#)», à la page 61
- «[Test du système](#)», à la page 62

Multi Installation et configuration du produit de base de données

Pour installer et configurer votre produit de base de données, reportez-vous à la documentation de votre produit. Les rubriques de cette section décrivent des points d'ordre général à prendre en compte pour la configuration et expliquent leur relation avec l'interopération entre IBM MQ et la base de données.

Connexions de base de données

Une application qui établit une connexion standard au gestionnaire de files d'attente est associée à une unité d'exécution dans un processus d'agent de gestionnaire de files d'attente local distinct. (Une connexion qui n'est pas une connexion de *raccourci* est une connexion *standard* dans ce contexte. Voir [Connexion à un gestionnaire de files d'attente à l'aide de l'appel MQCONNX](#).)

Lorsque l'application exécute **MQBEGIN**, le processus d'agent et l'application appellent la fonction **xa_open** dans la bibliothèque du client de base de données. En réponse à ceci, le code de bibliothèque du client de base de données se *connecte* à la base de données impliquée dans l'unité d'oeuvre à *partir des processus d'application et de gestionnaire de files d'attente*. Ces connexions de base de données sont conservées tant que l'application reste connectée au gestionnaire de files d'attente.

Ceci est un point important à prendre en compte si la base de données n'accepte qu'un nombre limité d'utilisateurs ou de connexions, car deux connexions sont établies avec la base de données pour prendre en charge un seul programme d'application.

Configuration client-serveur

La bibliothèque du client de base de données qui est chargée dans les processus de gestionnaire de files d'attente et d'application IBM MQ **doit** pouvoir envoyer des données à son serveur et recevoir des données de ce dernier. Assurez-vous que :

- Les fichiers de configuration client-serveur de la base de données disposent des informations correctes
- Les variables d'environnement appropriées sont définies dans l'environnement des processus de gestionnaire de files d'attente **et** d'application

Multi

Création de fichiers de commutation de chargement

IBM MQ est livré avec un fichier makefile exemple utilisé pour générer des fichiers de commutation de chargement pour les gestionnaires de base de données pris en charge.

`MQ_INSTALLATION_PATH` représente le répertoire de haut niveau dans lequel IBM MQ est installé.

Le fichier makefile exemple, avec tous les fichiers source C requis pour générer les fichiers de commutation de chargement, est installé dans les répertoires suivants :

- Pour IBM MQ for Windows, dans le répertoire `MQ_INSTALLATION_PATH\tools\c\samples\xatm\`
- Pour les systèmes IBM MQ for UNIX et Linux , dans le répertoire `MQ_INSTALLATION_PATH/samp/xatm/`

Les exemples de cibles utilisés pour générer les fichiers de commutation de chargement sont les suivants :

- Pour Db2, db2swit.
- Pour Oracle, oraswit
- Pour Informix, infswit
- Pour Sybase, sybswit

Windows

Le fichier de commutation généré est placé dans `C:\Program Files\IBM\MQ\exits`.

Linux

UNIX

Si vous disposez de gestionnaires de files d'attente 32 bits, le fichier makefile exemple, `xaswit.mak`, installe un fichier de commutation de chargement 32 bits dans `/var/mqm/exits`.

Linux

UNIX

Si vous disposez de gestionnaires de files d'attente 64 bits, le fichier makefile exemple, `xaswit.mak`, installe un fichier de commutation de chargement 32 bits dans `/var/mqm/exits` et un fichier de commutation de chargement 64 bits dans `/var/mqm/exits64`.

V 9.2.4

Linux

UNIX

Si votre système ne prend pas en charge la compilation 32 bits, utilisez la cible 64 bits uniquement pour votre base de données :

- Pour Db2, db2swit64
- Pour Oracle, oraswit64
- Pour Informix, infswit64
- Pour Sybase, sybswit64

Sécurité de fichier

Il est possible que votre système d'exploitation ne parvienne pas à charger le fichier de commutation de chargement via IBM MQ, pour des raisons hors de contrôle d'IBM MQ. Si cela se produit, des messages d'erreur sont consignés dans les journaux des erreurs IBM MQ, et il est possible que l'appel `MQBEGIN` échoue. Pour aider votre système d'exploitation à réussir le chargement du fichier de commutation de chargement, vous devez respecter les conditions suivantes :

1. Le fichier de commutation de chargement doit être disponible dans l'emplacement indiqué dans le fichier `qm.ini`.

2. Le fichier de commutation de chargement doit être accessible pour tous les processus devant le charger, y compris les processus de gestionnaire de files d'attente et les processus d'application.
3. Toutes les bibliothèques desquelles dépend le fichier de commutation de chargement, y compris les bibliothèques qui sont fournies par le produit de base de données, doit être présentes et accessibles.

Multi

Ajout d'informations de configuration au gestionnaire de files d'attente

Une fois que vous avez créé un fichier de commutation de chargement pour votre gestionnaire de base de données et que vous l'avez placé dans un emplacement sûr, vous devez indiquer cet emplacement à votre gestionnaire de files d'attente.

Pour spécifier l'emplacement, procédez comme suit :

- Sur les systèmes Windows et Linux (plateformes x86 et x86-64), utilisez IBM MQ Explorer. Indiquez les détails du fichier de commutation de chargement dans le panneau de propriétés du gestionnaire de files d'attente, sous Gestionnaires de ressources XA.
- Sur tous les autres systèmes, spécifiez les détails du fichier de commutation de chargement dans la strophe XAResourceManager du fichier qm.ini du gestionnaire de files d'attente.

Ajoutez une strophe XAResourceManager pour la base de données que votre gestionnaire de files d'attente va coordonner. Dans le scénario le plus courant, il existe une seule base de données et donc une seule strophe XAResourceManager. Pour des détails sur des configurations plus compliquées impliquant plusieurs bases de données, voir [«Configurations à bases de données multiples»](#), à la page 73. Les attributs de la strophe XAResourceManager sont les suivants :

Name=nom

Chaîne choisie par l'utilisateur identifiant le gestionnaire de ressources. Cet attribut affecte un nom à la strophe XAResourceManager. Le nom est obligatoire et peut comprendre jusqu'à 31 caractères.

Le nom que vous choisissez doit être unique ; une seule strophe XAResourceManager avec ce nom doit figurer dans ce fichier qm.ini. Le nom doit également être significatif, car il est utilisé par le gestionnaire de files d'attente pour faire référence à ce gestionnaire de ressources dans les messages de journal des erreurs de gestionnaire de ressources et dans la sortie lorsque la commande `dspmqrtn` est utilisée. (Voir [«Affichage des unités d'oeuvre en attente avec la commande dspmqrtn»](#), à la page 75 pour plus d'informations.)

Une fois que vous avez choisi un nom et démarré le gestionnaire de files d'attente, ne modifiez pas l'attribut Name. Pour plus de détails sur la modification des informations de configuration, voir [«Modification des informations de configuration»](#), à la page 77.

SwitchFile=nom

Il s'agit du nom du fichier de commutation de chargement XA que vous avez créé précédemment. Cet attribut est obligatoire. Le code du gestionnaire des processus de gestionnaire de files d'attente et d'application IBM MQ essaye de charger le fichier de commutation de chargement à deux occasions :

1. Au démarrage du gestionnaire de files d'attente
2. Lorsque vous effectuez le premier appel à MQBEGIN dans votre processus d'application IBM MQ

Les attributs de sécurité et de droits d'accès du fichier de commutation de chargement doivent autoriser ces processus à exécuter cette action.

XAOpenString=chaîne

Il s'agit d'une chaîne de données transmise par le code IBM MQ dans ses appels à la fonction `xa_open` du gestionnaire de base de données. Cet attribut est facultatif. S'il est omis, une chaîne de longueur zéro est utilisée.

Le code du gestionnaire des processus de gestionnaire de files d'attente et d'application IBM MQ appelle la fonction `xa_open` à deux occasions :

1. Au démarrage du gestionnaire de files d'attente
2. Lorsque vous effectuez le premier appel à MQBEGIN dans votre processus d'application IBM MQ

Le format de cette chaîne est spécifique à chaque produit de base de données et décrit dans la documentation de ce produit. En général, la chaîne `xa_open` contient des informations

d'authentification (nom d'utilisateur et mot de passe) pour autoriser une connexion à la base de données dans les processus de gestionnaire de files d'attente et d'application.

A partir d'IBM MQ 8.0.0 Fix Pack 4, lorsque XAOpenString contient un mot de passe, vous pouvez faire en sorte qu'IBM MQ protège ces informations au lieu de laisser le mot de passe visible en texte clair dans le fichier `qm.ini`. IBM MQ stocke le nom d'utilisateur et le mot de passe (sous forme chiffrée) dans un fichier différent et il utilise ces données d'identification pour se connecter à la base de données. Pour plus de détails, voir [Protection des détails d'authentification de la base de données](#).

XACloseString=chaîne

Il s'agit d'une chaîne de données transmise par le code IBM MQ dans ses appels à la fonction `xa_close` du gestionnaire de base de données. Cet attribut est facultatif. S'il est omis, une chaîne de longueur zéro est utilisée.

Le code du gestionnaire des processus de gestionnaire de files d'attente et d'application IBM MQ appelle la fonction `xa_close` à deux occasions :

1. Au démarrage du gestionnaire de files d'attente
2. Lorsque vous effectuez un appel à `MQDISC` dans le processus d'application IBM MQn après avoir préalablement effectué un appel à `MQBEGIN`.

Le format de cette chaîne est spécifique à chaque produit de base de données et décrit dans la documentation de ce produit. En général, la chaîne est vide et l'attribut `XACloseString` est souvent omis dans la strophe `XAResourceManager`.

ThreadOfControl=THREAD |PROCESS (valeur par défaut)

La valeur de `ThreadOfControl` peut être `THREAD` ou `PROCESS`. Le gestionnaire de files d'attente utilise cette valeur à des fins de sérialisation. Cet attribut est facultatif. S'il est omis, la valeur `PROCESS` est utilisée.

Si le code du client de base de données permet aux unités d'exécution d'appeler les fonctions XA sans sérialisation, la valeur de `ThreadOfControl` peut être `THREAD`. Le gestionnaire de files d'attente suppose qu'il peut appeler les fonctions XA dans la bibliothèque partagée du client de base de données à partir de plusieurs unités d'exécution en même temps si nécessaire.

Si le code du client de base de données n'autorise pas les unités d'exécution à appeler ses fonctions XA de cette façon, la valeur de `ThreadOfControl` doit être `PROCESS`. Dans ce cas, le gestionnaire de files d'attente sérialise tous les appels à la bibliothèque partagée du client de base de données pour qu'un seul appel à la fois soit effectué depuis un processus particulier. Vous aurez probablement aussi besoin de vérifier que votre application effectue une sérialisation similaire si elle s'exécute avec plusieurs unités d'exécution.

Notez que la capacité du produit de base de données à traiter les processus à unités d'exécution multiples de cette façon constitue un problème pour le fournisseur de ce produit. Consultez la documentation du produit de base de données pour savoir si vous pouvez définir l'attribut `ThreadOfControl` sur `THREAD` ou `PROCESS`. Nous vous recommandons dans la mesure du possible de définir `ThreadOfControl` sur `THREAD`. En cas de doute, l'option la *plus sûre* consiste à définir `ThreadOfControl` sur `PROCESS`, mais vous perdrez les avantages de performance potentiel apportés par l'utilisation de `THREAD`.

Multi

Écriture et modification de vos applications

Comment implémenter une unité d'oeuvre globale.

Les exemples de programmes d'application pour les unités d'oeuvre globales du scénario 1 qui sont fournis avec une installation IBM MQ sont décrits dans «[Présentation des unités d'oeuvre](#)», à la page 53.

En général, une unité d'oeuvre globale est implémentée dans une application par la méthode suivante (en pseudocode) :

```
MQBEGIN
MQGET
MQPUT
SQL INSERT
```

MQCMIT

L'instruction MQBEGIN permet d'indiquer de début d'une unité d'oeuvre globale. L'instruction MQCMIT permet de signaler la fin de l'unité d'oeuvre globale et d'exécuter cette dernière avec tous les gestionnaires de ressources participants à l'aide du protocole de validation en deux phases.

Entre MQBEGIN et MQCMIT, le gestionnaire de files d'attente n'effectue pas d'appels vers la base de données pour mettre à jour ses ressources. En d'autres termes, les tables d'une base de données peuvent uniquement être modifiées par votre code (par exemple, l'instruction SQL INSERT dans le pseudocode).

Le rôle du gestionnaire de files d'attente en ce qui concerne la base de données est d'indiquer à celle-ci quand une unité d'oeuvre globale a démarré et a terminé, et si l'unité d'oeuvre globale doit être validée ou annulée.

En ce qui concerne votre application, le gestionnaire de files d'attente exécute deux rôles : il tient lieu de gestionnaire de ressources (les ressources étant des messages dans les files d'attente) et de gestionnaire de transactions pour l'unité d'oeuvre globale.

Démarrez avec les exemples de programmes fournis et entraînez-vous avec les différents appels API IBM MQ et de base de données qui sont effectués dans ces programmes. Les appels API concernés sont entièrement documentés dans [Exemples de programmes procéduraux IBM MQ](#), [Types de données utilisés dans l'interface MQI](#), et (dans le cas de l'API propre à la base de données) la documentation de la base de données.

Multi

Test du système

Le seul moyen de savoir si votre application et votre système sont correctement configurés est de les exécuter lors d'un test. Vous pouvez tester la configuration du système (communication réussie entre le gestionnaire de files d'attente et la base de données) en générant et en exécutant l'un des exemples de programme fournis.

Multi

Configuration de Db2

Informations de configuration et de prise en charge de Db2.

Les niveaux de Db2 pris en charge sont définis sur la page [Configuration système requise pour IBM MQ](#).

Remarque : Les instances 32 bits de Db2 ne sont pas prises en charge sur des plateformes où le gestionnaire de files d'attente est en mode 64 bits.

Procédez comme suit :

1. Vérifiez les paramètres de variable d'environnement.
2. Créez le fichier de commutation de chargement Db2.
3. Ajoutez les informations de configuration de gestionnaire de ressources.
4. Modifiez les paramètres de configuration de Db2 si nécessaire.

Lisez ces informations en tenant compte des informations générales fournies dans [«Configuration de votre système pour la coordination de base de données»](#), à la page 58.

Avertissement : Si vous exécutez `db2profile` sur des plateformes AIX and Linux, les variables d'environnement `LIBPATH` et `LD_LIBRARY_PATH` sont définies. Il est conseillé d'annuler la définition (`unset`) de ces variables d'environnement. Pour plus d'informations, voir [crtmqenv](#) ou [setmqenv](#).

Vérification des paramètres de variable d'environnement Db2

Assurez-vous que vos variables d'environnement Db2 sont définies pour les processus de gestionnaire de files d'attente **ainsi que dans** vos processus d'application. En particulier, vous devez toujours définir la variable d'environnement `Db2INSTANCE` **avant** de démarrer le gestionnaire de files d'attente. La variable d'environnement `DB2INSTANCE` identifie l'instance Db2 contenant les bases de données Db2 mises à jour. Exemple :

- Sur des systèmes AIX and Linux, utilisez :

```
export DB2INSTANCE=db2inst1
```

- Sur des systèmes Windows, utilisez :

```
set DB2INSTANCE=Db2
```

Sous Windows avec une base de données Db2, vous devez l'utilisateur MUSR_MQADMIN au groupe DB2USERS pour permettre au gestionnaire de files d'attente de démarrer.

Création du fichier de commutation de chargement Db2

La façon la plus facile de créer le fichier de commutation de chargement Db2 consiste à utiliser le fichier exemple xaswit.mak fourni par IBM MQ pour générer les fichiers de commutation de chargement pour divers produits de base de données.

Windows Sur les systèmes Windows, xaswit.mak se trouve dans le répertoire `MQ_INSTALLATION_PATH\tools\c\samples\xatm`. `MQ_INSTALLATION_PATH` représente le répertoire de haut niveau dans lequel IBM MQ est installé. Pour créer le fichier de commutation de chargement Db2 avec Microsoft Visual C++, utilisez :

```
nmake /f xaswit.mak db2swit.dll
```

Le fichier de commutation généré est placé dans `C:\Program Files\IBM\MQ\exits`.

Linux **UNIX** xaswit.mak se trouve dans le répertoire `MQ_INSTALLATION_PATH/samp/xatm`. `MQ_INSTALLATION_PATH` représente le répertoire de haut niveau dans lequel IBM MQ est installé.

Editez xaswit.mak pour *supprimer la mise en commentaire* des lignes appropriées correspondant à la version de Db2 que vous utilisez. Exécutez ensuite le fichier makefile à l'aide de la commande :

```
make -f xaswit.mak db2swit
```

Le fichier de commutation 32 bits généré est placé dans `/var/mqm/exits`.

Le fichier de commutation 64 bits généré est placé dans `/var/mqm/exits64`.

V9.2.4 Si votre système ne prend pas en charge la compilation 32 bits, utilisez la cible 64 bits uniquement :

```
make -f xaswit.mak db2swit64
```

Ajout d'informations de configuration de gestionnaire de ressources pour Db2

Vous devez modifier les informations de configuration pour le gestionnaire de files d'attente afin de déclarer Db2 comme participant dans des unités d'oeuvre globales. Cette modification des informations de configuration est décrite plus en détails dans [«Ajout d'informations de configuration au gestionnaire de files d'attente»](#), à la page 60.

- Sur les systèmes Windows et Linux (plateformes x86 et x86-64), utilisez IBM MQ Explorer. Indiquez les détails du fichier de commutation de chargement dans le panneau de propriétés du gestionnaire de files d'attente, sous Gestionnaires de ressources XA.
- Sur tous les autres systèmes, spécifiez les détails du fichier de commutation de chargement dans la strophe XAResourceManager du fichier qm.ini du gestionnaire de files d'attente.

Figure 6, à la page 64 est un exemple UNIX montrant une entrée XAResourceManager dans laquelle la base de données à coordonner s'appelle mydbname, ce nom étant spécifié dans XAOpenString :

```
XAResourceManager:  
Name=mydb2  
SwitchFile=db2swit  
XAOpenString=mydbname,myuser,mypasswd,toc=t  
ThreadOfControl=THREAD
```

Figure 6. Exemple d'entrée XAResourceManager pour Db2 sous UNIX

Remarque :

1. ThreadOfControl=THREAD ne peut pas être utilisé avec les versions Db2 antérieures à 8. Définissez ThreadOfControl et le paramètre XAOpenString toc sur l'une des combinaisons suivantes :

- ThreadOfControl=THREAD et toc=t
- ThreadOfControl=PROCESS et toc=p

Si vous utilisez le fichier de commutation de chargement XA jdbcdb2 pour permettre la coordination JDBC/JTA, vous devez utiliser ThreadOfControl=PROCESS et toc=p.

Modification des paramètres de configuration Db2

Pour chaque base de données Db2 coordonnée par le gestionnaire de files d'attente, vous devez définir des privilèges d'accès à la base de données, modifier le paramètre tp_mon_name et redéfinir le paramètre maxappls. Pour ce faire, procédez comme suit :

Définir les privilèges d'accès à la base de données

Les processus de gestionnaire de files d'attente s'exécutent avec l'utilisateur et le groupe effectifs mqm sur des systèmes AIX and Linux. Sur les systèmes Windows, ils s'exécutent sous l'utilisateur qui a démarré le gestionnaire de files d'attente. Il peut s'agir de :

1. L'utilisateur ayant émis la commande stirmqm, ou
2. L'utilisateur sous lequel s'exécute le serveur IBM MQ Service COM

Par défaut, cet utilisateur est appelé MUSR_MQADMIN.

Si vous n'avez pas spécifié de nom d'utilisateur et de mot de passe dans la chaîne xa_open, **l'utilisateur sous lequel le gestionnaire de files d'attente s'exécute** est utilisé par Db2 pour authentifier l'appel xa_open. Si cet utilisateur (par exemple, l'utilisateur mqm sur des systèmes AIX and Linux) ne dispose pas des privilèges minimum dans la base de données, cette dernière refuse d'authentifier l'appel xa_open.

Les mêmes considérations s'appliquent à votre processus d'application. Si vous n'avez pas spécifié de nom d'utilisateur et de mot de passe dans la chaîne xa_open, l'utilisateur sous lequel votre application s'exécute est utilisé par Db2 pour authentifier l'appel xa_open effectué lors du premier appel MQBEGIN. Là encore, cet utilisateur doit disposer de privilèges minimum dans la base de données pour que cela fonctionne.

Par exemple, accordez à l'utilisateur mqm les droits de connexion dans la base de données mydbname en exécutant les commandes Db2 :

```
db2 connect to mydbname  
db2 grant connect on database to user mqm
```

Pour plus d'informations sur la sécurité, voir «Sécurité», à la page 73.

Windows Modifier le paramètre TP_MON_NAME

Pour Db2 sur les systèmes Windows uniquement, modifiez le paramètre de configuration TP_MON_NAME sur le nom de la bibliothèque de liaison dynamique utilisée par Db2 pour appeler le gestionnaire de files d'attente pour l'enregistrement dynamique.

Utilisez la commande `db2 update dbm cfg using TP_MON_NAME mqmax` pour nommer MQMAX.DLL est la bibliothèque utilisée par Db2 pour appeler le gestionnaire de files d'attente. Elle doit être présente dans un répertoire situé dans PATH.

Redéfinir le paramètre maxappls

Vous pouvez avoir besoin de modifier le paramètre *maxappls* qui limite le nombre maximal d'applications pouvant être connectées à une base de données. Voir [«Installation et configuration du produit de base de données»](#), à la page 58.

Multi Configuration d'Oracle

Prise en charge d'Oracle et informations de configuration

Procédez comme suit :

1. Vérifiez les paramètres de variable d'environnement.
2. Créez le fichier de commutation de chargement Oracle.
3. Ajoutez les informations de configuration de gestionnaire de ressources.
4. Modifiez les paramètres de configuration Oracle si nécessaire.

Pour une liste actualisée des niveaux d'Oracle pris en charge par IBM MQ, voir [Configuration système requise pour IBM MQ](#).

Vérification des paramètres de variable d'environnement Oracle

Assurez-vous que vos variables d'environnement Oracle sont définies pour les processus de gestionnaire de files d'attente, ainsi que dans vos processus d'application. En particulier, définissez toujours les variables d'environnement suivantes avant de démarrer le gestionnaire de files d'attente :

ORACLE_HOME

Répertoire de base Oracle. Par exemple, sur des systèmes AIX and Linux, utilisez :

```
export ORACLE_HOME=/opt/oracle/product/8.1.6
```

Sur des systèmes Windows, utilisez :

```
set ORACLE_HOME=c:\oracle\ora81
```

ORACLE_SID

Identificateur de sécurité (SID) Oracle utilisé. Si vous utilisez Net8 pour la connectivité client-serveur, vous pouvez ne pas avoir besoin de définir cette variable d'environnement. Consultez votre documentation Oracle.

Voici un exemple de définition de cette variable d'environnement sur des systèmes AIX and Linux :

```
export ORACLE_SID=sid1
```

L'équivalent sur des systèmes Windows est :

```
set ORACLE_SID=sid1
```

Remarque : La variable d'environnement PATH doit être définie pour inclure le répertoire des fichiers binaires (par exemple ORACLE_INSTALL_DIR/VERSION/32BIT_NAME/bin ou

ORACLE_INSTALL_DIR/VERSION/64BIT_NAME/bin), sinon vous pouvez voir un message indiquant que les bibliothèques de clients Oracle sont absentes de la machine.

Si vous exécutez des gestionnaires de files d'attente sur des systèmes Windows 64 bits, seuls des clients Oracle 64 bits doivent être installés. Le fichier de commutation de chargement, chargé par des gestionnaires de files d'attente 64 bits, doit accéder aux bibliothèques client Oracle 64 bits.

Création du fichier de commutation de chargement Oracle

Pour créer le fichier de commutation de chargement Oracle, utilisez le fichier exemple `xaswit.mak`, que IBM MQ fournit pour générer les fichiers de commutation de chargement pour différents produits de base de données.

Windows Sur les systèmes Windows, vous pouvez trouver le fichier `xaswit.mak` dans le répertoire `C:\Program Files\IBM\MQ\tools\c\samples\xatm`. Pour créer le fichier de commutation de chargement Oracle avec Microsoft Visual C ++, utilisez :

```
nmake /f xaswit.mak oraswit.dll
```

Remarque : Ces fichiers de commutation de chargement ne peuvent être utilisés qu'avec des applications C. Pour les applications Java, voir [Coordination JTA/JDBC avec IBM MQ classes for Java](#).

Le fichier de commutation généré est placé dans `MQ_INSTALLATION_PATH\exits`. `MQ_INSTALLATION_PATH` représente le répertoire de haut niveau dans lequel IBM MQ est installé.

Linux **UNIX** Vous pouvez trouver le fichier `xaswit.mak` dans le répertoire `MQ_INSTALLATION_PATH/samp/xatm`. `MQ_INSTALLATION_PATH` représente le répertoire de haut niveau dans lequel IBM MQ est installé.

Modifiez `xaswit.mak` pour annuler la mise en commentaire des lignes correspondant à la version d'Oracle que vous utilisez. Exécutez ensuite le fichier `makefile` à l'aide de la commande :

```
make -f xaswit.mak oraswit
```

Le contenu de `MQ_INSTALLATION_PATH/samp/xatm` est en lecture seule lorsque IBM MQ est installé. Par conséquent, pour éditer `xaswit.mak`, copiez tous les fichiers de `samp/xatm` dans un autre répertoire, modifiez `xaswit.mak`, puis exécutez `make -f xaswit.makoraswit` à partir de ce répertoire.

Le fichier de commutation de chargement 32 bits généré est placé dans `/var/mqm/exits`.

Le fichier de commutation de chargement 64 bits généré est placé dans `/var/mqm/exits64`.

V 9.2.4 Si votre système ne prend pas en charge la compilation 32 bits, utilisez la cible 64 bits uniquement :

```
make -f xaswit.mak oraswit64
```

Ajout d'informations de configuration de gestionnaire de ressources pour Oracle

Vous devez modifier les informations de configuration pour le gestionnaire de files d'attente afin de déclarer Oracle comme participant dans des unités d'oeuvre globales. Cette modification des informations de configuration pour le gestionnaire de files d'attente est décrite plus en détails dans [«Ajout d'informations de configuration au gestionnaire de files d'attente»](#), à la page 60.

- Sur les systèmes Windows et Linux (plateformes x86 et x86-64), utilisez IBM MQ Explorer. Indiquez les détails du fichier de commutation de chargement dans le panneau de propriétés du gestionnaire de files d'attente, sous Gestionnaires de ressources XA.

- Sur tous les autres systèmes, spécifiez les détails du fichier de commutation de chargement dans la strophe XAResourceManager dans le fichier `qm.ini` du gestionnaire de files d'attente.

Figure 7, à la page 67 est un exemple pour les systèmes AIX and Linux illustrant une entrée XAResourceManager. Vous devez ajouter un répertoire de journal (LogDir) à la chaîne d'ouverture XA pour que toutes les informations d'erreur et de traçage soient consignées au même endroit.

```
XAResourceManager:
  Name=myoracle
  SwitchFile=oraswit
  XAOpenString=Oracle_XA+Acc=P/myuser/mypasswd+SesTm=35+LogDir=/tmp+threads=true
  ThreadOfControl=THREAD
```

Figure 7. Exemple d'entrée pour Oracle sur des plateformes AIX and Linux

Remarque :

1. Dans la Figure 7, à la page 67, la chaîne `xa_open` a été utilisée dans quatre paramètres. Des paramètres supplémentaires peuvent être inclus, comme décrit dans la documentation Oracle.
2. Lorsque vous utilisez le paramètre IBM MQ `ThreadOfControl=THREAD`, vous devez utiliser le paramètre Oracle `+threads=true` dans la strophe XAResourceManager.

Reportez-vous au *guide du développeur d'application serveur Oracle8* pour plus d'informations sur la chaîne `xa_open`.

Modification des paramètres de configuration Oracle

Pour chaque base de données Oracle coordonnée par le gestionnaire de files d'attente, vous devez vérifier le nombre maximal de sessions et définir des privilèges d'accès à la base de données. Pour ce faire, procédez comme suit :

Vérification du nombre maximal de sessions

Vous pouvez avoir besoin de vérifier vos paramètres `LICENSE_MAX_SESSIONS` et `PROCESSES` pour prendre en compte les connexions supplémentaires requises par les processus appartenant au gestionnaire de files d'attente. Voir «[Installation et configuration du produit de base de données](#)», à la page 58 pour plus de détails.

Définir les privilèges d'accès à la base de données

Le nom d'utilisateur Oracle spécifié dans la chaîne `xa_open` doit disposer des privilèges d'accès à la vue `DBA_PENDING_TRANSACTIONS`, comme décrit dans la documentation Oracle.

Les privilèges nécessaires peuvent être attribués à l'aide de l'exemple de commande suivant :

```
grant select on DBA_PENDING_TRANSACTIONS to myuser;
```

Multi

Configuration de Informix

Informations de configuration et de prise en charge de Informix.

Procédez comme suit :

1. Vérifiez que vous avez installé le logiciel SDK client Informix approprié :
 - Les gestionnaires de files d'attente et les applications 32 bits ont besoin d'un SDK client Informix.
 - Les gestionnaires de files d'attente et les applications 64 bits ont besoin d'un SDK client Informix.
2. Vérifiez que vos bases de données Informix sont créées correctement.
3. Vérifiez les paramètres de variable d'environnement.
4. Créez le fichier de commutation de chargement d'Informix.
5. Ajoutez les informations de configuration de gestionnaire de ressources.

Pour une liste actualisée des niveaux d'Informix pris en charge par IBM MQ, voir [Configuration système requise pour IBM MQ](#).

Vérification de la création correcte des bases de données Informix

Chaque base de données Informix qui doit être coordonnée par un gestionnaire de files d'attente IBM MQ doit être créée en spécifiant le paramètre **log**. Exemple :

```
create database mydbname with log;
```

Les gestionnaires de files d'attente IBM MQ ne peuvent pas coordonner des bases de données Informix pour lesquelles le paramètre `log` n'a pas été spécifié lors de leur création. Si un gestionnaire de files d'attente tente de coordonner une base de données Informix ne contenant pas le paramètre `log` spécifié lors de la création, l'appel `xa_open` vers Informix échoue et un certain nombre d'erreurs FFST sont générées.

Vérification des paramètres de variable d'environnement Informix

Assurez-vous que vos variables d'environnement Informix sont définies pour les processus de gestionnaire de files d'attente **ainsi que dans** vos processus d'application. En particulier, définissez toujours les variables d'environnement suivantes **avant** de démarrer le gestionnaire de files d'attente :

INFORMIXDIR

Répertoire de l'installation du produit Informix.

- Pour les applications AIX and Linux 32 bits, utilisez la commande suivante :

```
export INFORMIXDIR=/opt/informix/32-bit
```

- Pour les applications AIX and Linux 64 bits, utilisez la commande suivante :

```
export INFORMIXDIR=/opt/informix/64-bit
```

- Pour les applications Windows, entrez la commande suivante :

```
set INFORMIXDIR=c:\informix
```

Pour les systèmes disposant de gestionnaires de files d'attente 64 bits devant prendre en charge des applications 32 bits et 64 bits, les SDK de client Informix 32 bits et 64 bits doivent être installés. Le fichier `makefile exemple, xaswit.mak` utilisé pour la création d'un fichier de commutation de chargement définit également les deux répertoires d'installation du produit.

INFORMIXSERVER

Nom du serveur Informix. Par exemple, sur des systèmes AIX and Linux, utilisez :

```
export INFORMIXSERVER=hostname_1
```

Sur des systèmes Windows, utilisez :

```
set INFORMIXSERVER=hostname_1
```

ONCONFIG

Nom du fichier de configuration du serveur Informix. Par exemple, sur des systèmes AIX and Linux, utilisez :

```
export ONCONFIG=onconfig.hostname_1
```

Sur des systèmes Windows, utilisez :

```
set ONCONFIG=onconfig.hostname_1
```

Création du fichier de commutation de chargement Informix

Pour créer le fichier de commutation de chargement Informix, utilisez le fichier exemple xaswit.mak, fourni par IBM MQ pour générer les fichiers de commutation de chargement pour divers produits de base de données.

Windows Sur les systèmes Windows, vous pouvez trouver xaswit.mak dans le répertoire `MQ_INSTALLATION_PATH\tools\c\samples\xatm`. `MQ_INSTALLATION_PATH` représente le répertoire de haut niveau dans lequel IBM MQ est installé. Pour créer le fichier de commutation de chargement Informix avec Microsoft Visual C++, utilisez :

```
nmake /f xaswit.mak infswit.dll
```

Le fichier de commutation généré est placé dans `C:\Program Files\IBM\MQ\exits`.

Linux **UNIX** xaswit.mak se trouve dans le répertoire `MQ_INSTALLATION_PATH/samp/xatm`. `MQ_INSTALLATION_PATH` représente le répertoire de haut niveau dans lequel IBM MQ est installé.

Editez xaswit.mak pour *supprimer la mise en commentaire* des lignes correspondant à la version de Informix que vous utilisez. Exécutez ensuite le fichier makefile à l'aide de la commande :

```
make -f xaswit.mak infswit
```

Le fichier de commutation de chargement 32 bits généré est placé dans `/var/mqm/exits`.

Le fichier de commutation de chargement 64 bits généré est placé dans `/var/mqm/exits64`.

V 9.2.4 Si votre système ne prend pas en charge la compilation 32 bits, utilisez la cible 64 bits uniquement :

```
make -f xaswit.mak infswit64
```

Ajout d'informations de configuration de gestionnaire de ressources pour Informix

Vous devez modifier les informations de configuration pour le gestionnaire de files d'attente afin de déclarer Informix comme participant dans des unités d'oeuvre globales. Cette modification des informations de configuration pour le gestionnaire de files d'attente est décrite plus en détails dans [«Ajout d'informations de configuration au gestionnaire de files d'attente»](#), à la page 60.

- Sur les systèmes Windows et Linux (plateformes x86 et x86-64), utilisez IBM MQ Explorer. Indiquez les détails du fichier de commutation de chargement dans le panneau de propriétés du gestionnaire de files d'attente, sous Gestionnaires de ressources XA.
- Sur tous les autres systèmes, spécifiez les détails du fichier de commutation de chargement dans la strophe XAResourceManager du fichier qm.ini du gestionnaire de files d'attente.

Figure 8, à la page 70 est un exemple UNIX montrant une entrée XAResourceManager qm.ini dans laquelle la base de données à coordonner s'appelle mydbname, ce nom étant spécifié dans XAOpenString :

```
XAResourceManager:  
Name=myinformix  
SwitchFile=infswit  
XAOpenString=DB=mydbname@myinformixserver\;USER=myuser\;PASSWD=mypasswd  
ThreadOfControl=THREAD
```

Figure 8. Exemple d'entrée XAResourceManager pour Informix sous UNIX

Remarque : Par défaut, le fichier exemple xaswit.mak sur les plateformes UNIX crée un fichier de commutation de chargement qui utilise des bibliothèques Informix comprenant des unités d'exécution. Vous devez vérifier que ThreadOfControl est défini sur THREAD lorsque vous utilisez ces bibliothèques Informix. Dans la Figure 8, à la page 70, l'attribut ThreadOfControl de la strophe XAResourceManager du fichier qm.ini est défini sur THREAD. Lorsque THREAD est spécifié, les applications doivent être générées en utilisant les bibliothèques Informix avec unités d'exécution et les bibliothèques d'API avec unités d'exécution IBM MQ.

L'attribut XAOpenString doit contenir le nom de la base de données, suivi par le symbole @, puis par le nom du serveur Informix.

Pour utiliser les bibliothèques Informix sans unités d'exécution, vous devez vérifier que l'attribut ThreadOfControl de la strophe XAResourceManager du fichier qm.ini est défini sur PROCESS. Vous devez également effectuer les modifications suivantes dans le fichier exemple xaswit.mak :

1. Supprimer la mise en commentaire du code de génération d'un fichier de commutation de chargement sans unités d'exécution.
2. Mettre en commentaire le code de génération du fichier de commutation de chargement avec unités d'exécution.

Multi Configuration de Sybase

Prise en charge de Sybase et informations de configuration

Procédez comme suit :


1. Vérifiez que vous avez installé les bibliothèques Sybase XA, par exemple, en installant l'option XA DTM.
2. Vérifiez les paramètres de variable d'environnement.
3. Activez la prise en charge de Sybase XA.
4. Créez le fichier de commutation de chargement Sybase.
5. Ajoutez les informations de configuration de gestionnaire de ressources.

Pour une liste actualisée des niveaux de Sybase pris en charge par IBM MQ, voir [Configuration système requise pour IBM MQ](#).

Vérification des paramètres de variable d'environnement Sybase

Assurez-vous que vos variables d'environnement Sybase sont définies pour les processus de gestionnaire de files d'attente, ainsi que dans vos processus d'application. En particulier, définissez toujours les variables d'environnement suivantes avant de démarrer le gestionnaire de files d'attente :

SYBASE

 Linux AIX Emplacement de l'installation du produit Sybase. Par exemple, sur des systèmes AIX and Linux, utilisez :

```
export SYBASE=/sybase
```

Windows Sur des systèmes Windows, utilisez :

```
set SYBASE=c:\sybase
```

SYBASE_OCS

Répertoire sous SYBASE dans lequel vous avez installé les fichiers client Sybase.

Linux

AIX

Par exemple, sur des systèmes AIX and Linux, utilisez :

```
export SYBASE_OCS=OCS-12_0
```

Windows Sur des systèmes Windows, utilisez :

```
set SYBASE_OCS=OCS-12_0
```

Activation de la prise en charge de Sybase XA

Dans le fichier de configuration Sybase XA \$SYBASE/\$SYBASE_OCS/xa_config, définissez un gestionnaire de ressources logiques (LRM) pour chaque connexion au serveur Sybase en cours de mise à jour. Voici un exemple de contenu de \$SYBASE/\$SYBASE_OCS/xa_config :

```
# The first line must always be a comment  
  
[xa]  
  
LRM=lrmname  
server=servername
```

Création du fichier de commutation de chargement Sybase

Pour créer le fichier de commutation de chargement Sybase, utilisez les fichiers exemples fournis avec IBM MQ.

Windows Sur les systèmes Windows, vous pouvez trouver le fichier xaswit.mak dans le répertoire C:\Program Files\IBM\MQ\tools\c\samples\xa\m. Pour créer le fichier de commutation de chargement de Sybase avec Microsoft Visual C++, utilisez :

```
nmake /f xaswit.mak sybswit.dll
```

Le fichier de commutation généré est placé dans C:\Program Files\IBM\MQ\exits.

Linux

UNIX

Vous pouvez trouver le fichier xaswit.mak dans le répertoire `MQ_INSTALLATION_PATH/samp/xatm`. `MQ_INSTALLATION_PATH` représente le répertoire de haut niveau dans lequel IBM MQ est installé.

Modifiez xaswit.mak pour *retirer les commentaires* des lignes correspondant à la version de Sybase que vous utilisez. Exécutez ensuite le fichier makefile à l'aide de la commande :

```
make -f xaswit.mak sybswit
```

Le fichier de commutation 32 bits généré est placé dans `/var/mqm/exits`.

Le fichier de commutation 64 bits généré est placé dans `/var/mqm/exits64`.

V 9.2.4 Si votre système ne prend pas en charge la compilation 32 bits, utilisez la cible 64 bits uniquement :

```
make -f xaswit.mak sybswit64
```

Remarque : **AIX** Sous AIX, l'exemple de fichier makefile a été modifié conformément à l'exemple ci-dessous pour que vous puissiez sélectionner une valeur différente pour SYBLINKFLAG64, selon que vous utilisez Sybase 15 ESD#5 ou version ultérieure, ou une version précédente de Sybase.

```
SYBLINKFLAGS32=-brtl
# The following line is for Sybase 15
#SYBLINKFLAGS64=-brtl
# The following line is for Sybase 16
SYBLINKFLAGS64=-bstatic -bdynamic
```

Vous devez modifier le fichier makefile pour que la mise en commentaire ne soit supprimée que pour une seule des valeurs de SYBLINKFLAGS64. Par défaut, il s'agit de Sybase 16, qui est la valeur à utiliser pour 15 #ESD5 et les versions ultérieures.

Tout fichier de commutation XA généré est lié à cette édition spécifique de Sybase et ne doit pas être déplacé sur une autre plateforme.

Si le niveau de Sybase est changé, le fichier de commutation XA doit être régénéré.

Ajout d'informations de configuration de gestionnaire de ressources pour Sybase

Vous devez modifier les informations de configuration pour le gestionnaire de files d'attente afin de déclarer Sybase comme participant dans des unités d'oeuvre globales. Cette modification des informations de configuration est décrite plus en détails dans [«Ajout d'informations de configuration au gestionnaire de files d'attente»](#), à la page 60.

- **Windows** **Linux** Sur les systèmes Windows et Linux (plateformes x86 et x86-64), utilisez IBM MQ Explorer. Indiquez les détails du fichier de commutation de chargement dans le panneau de propriétés du gestionnaire de files d'attente, sous Gestionnaires de ressources XA.
- Sur tous les autres systèmes, spécifiez les détails du fichier de commutation de chargement dans la section XAResourceManager du fichier `qm.ini` du gestionnaire de files d'attente.

Linux **AIX** L'exemple suivant montre un exemple d'entrée XAResourceManager pour Sybase sous AIX and Linux, qui utilise la base de données associée à la définition LRM lrmname dans le fichier de configuration Sybase XA \$SYBASE/\$SYBASE_OCS/xa_config. Incluez un nom de fichier journal si vous voulez que les appels de fonction XA soient consignés :

```
XAResourceManager:
  Name=mysybase
  SwitchFile=sybswit
  XAOpenString=-Uuser -Ppassword -Nlrmname -L/tmp/sybase.log -Txa
  ThreadOfControl=THREAD
```

Utilisation de programmes à unités d'exécutions multiples avec Sybase

Si vous utilisez des programmes à unités d'exécutions multiples avec des unités d'oeuvre globales IBM MQ incorporant des mises à jour pour Sybase, vous devez indiquer la valeur THREAD pour le paramètre ThreadOfControl. Veillez également à lier votre programme (et le fichier de commutation de chargement) aux bibliothèques Sybase autorisant les unités d'exécution multiples (les versions _r). L'utilisation de la valeur THREAD pour le paramètre ThreadOfControl est illustrée dans l'exemple précédent.

Configurations à bases de données multiples

Si vous souhaitez configurer le gestionnaire de files d'attente pour que les mises à jour de plusieurs bases de données puissent être incluses dans des unités d'oeuvre globales, ajoutez une strophe XAResourceManager pour chaque base de données.

Si les bases de données sont toutes gérées par le même gestionnaire de base de données, chaque strophe définit une base de données distincte. Chaque strophe spécifie le même fichier de commutation (*SwitchFile*), mais le contenu de *XAOpenString* est différent car celui-ci indique le nom de la base de données mise à jour. Par exemple, les strophes illustrées dans la [Figure 9](#), à la [page 73](#) configurent le gestionnaire de files d'attente avec les bases de données Db2 *MQBankDB* et *MQFeeDB* sur des systèmes AIX and Linux.

Important : il ne peut pas exister plusieurs strophes désignant la même base de données. Cette configuration ne fonctionne pas dans toutes les situations et elle risque d'échouer.

Vous recevrez des erreurs au format `when the MQ code makes its second xa_open call in any process in this environment, the database software fails the second xa_open with a -5 error, XAER_INVALID.`

```
XAResourceManager:
Name=DB2 MQBankDB
SwitchFile=db2swit
XAOpenString=MQBankDB

XAResourceManager:
Name=DB2 MQFeeDB
SwitchFile=db2swit
XAOpenString=MQFeeDB
```

Figure 9. Exemples d'entrées XAResourceManager pour plusieurs bases de données Db2

Si les bases de données à mettre à jour sont gérées par des gestionnaires de base de données différents, ajoutez une strophe XAResourceManager pour chacune d'entre elles. Dans ce cas, chaque strophe spécifie un fichier de commutation (*SwitchFile*) différent. Par exemple, si la base de données *MQFeeDB* est gérée par Oracle et non par Db2, utilisez les strophes suivantes sur des systèmes AIX and Linux :

```
XAResourceManager:
Name=DB2 MQBankDB
SwitchFile=db2swit
XAOpenString=MQBankDB

XAResourceManager:
Name=Oracle MQFeeDB
SwitchFile=oraswit
XAOpenString=Oracle_XA+Acc=P/myuser/mypassword+SesTm=35+LogDir=/tmp/ora.log+DB=MQFeeDB
```

Figure 10. Exemples d'entrées XAResourceManager pour des bases de données Db2 et Oracle

En principe, il n'existe aucune limite quant au nombre d'instances de base de données pouvant être configurées avec un seul gestionnaire de files d'attente.

Remarque : Pour plus d'informations sur la prise en charge pour l'inclusion de bases de données Informix dans des mises à jour de plusieurs bases de données au sein d'unités d'oeuvre globales, consultez le fichier Readme du produit.

Sécurité

Remarques relatives à l'exécution de votre base de données sous le modèle XA.

Les informations suivantes ne constituent que des conseils. Dans tous les cas, consultez la documentation fournie avec le gestionnaire de base de données pour déterminer les implications sur la sécurité de l'exécution de votre base de données sous le modèle XA.

Un processus d'application indique le début d'une unité d'oeuvre globale à l'aide de l'instruction MQBEGIN. Le premier appel MQBEGIN émis par une application la connecte à toutes les bases de données participantes en appelant leur code de bibliothèque client au point d'entrée xa_open. Tous les gestionnaires de base de données offrent un mécanisme pour fournir un ID utilisateur et un mot de passe à leur chaîne XAOpenString. C'est la seule fois que les informations d'authentification sont transmises.

Notez que, sur les plateformes AIX and Linux, les applications FASTPATH doivent s'exécuter avec un ID groupe effectif mqm lorsqu'elles effectuent des appels MQI.

Multi **Considérations à prendre en compte en cas de perte du contact avec le gestionnaire de ressources XA**

Le gestionnaire de files d'attente tolère l'indisponibilité des gestionnaires de base de données. Cela vous permet de démarrer et d'arrêter le gestionnaire de files d'attente indépendamment du serveur de base de données. Lorsque le contact est restauré, le gestionnaire de files d'attente et la base de données se resynchronisent. Vous pouvez également utiliser la commande rsvmqtrn pour résoudre manuellement toutes les unités d'oeuvre en attente de validation.

En mode de fonctionnement normal, très peu de tâches d'administration sont nécessaires une fois que vous avez terminé les étapes de configuration. Le travail d'administration est facilité du fait que le gestionnaire de files d'attente tolère que des gestionnaires de base de données ne soient pas disponibles. En particulier, cela signifie que :

- Le gestionnaire de files d'attente peut démarrer à tout moment sans démarrer d'abord chaque gestionnaire de base de données.
- Le gestionnaire de files d'attente n'a pas besoin de s'arrêter et redémarrer si l'un des gestionnaires de base de données devient indisponible.

Cela vous permet de démarrer et d'arrêter le gestionnaire de files d'attente indépendamment du serveur de base de données.

Chaque fois que le contact est perdu entre le gestionnaire de files d'attente et une base de données, ceux-ci ont besoin de se resynchroniser dès qu'ils redeviennent disponibles. La resynchronisation est le processus par lequel les unités d'oeuvre en attente de validation impliquant la base de données sont terminées. En général, cela se produit automatiquement sans qu'une intervention de l'utilisateur ne soit nécessaire. Le gestionnaire de files d'attente demande à la base de données la liste des unités d'oeuvre en attente de validation. Il demande ensuite à la base de données de valider ou d'annuler chacune de ces unités d'oeuvre en attente de validation.

Lorsqu'un gestionnaire de files d'attente démarre, il se resynchronise avec chaque base de données. Lorsque une base de données individuelle devient indisponible, seule cette base de données doit être resynchronisée la prochaine fois que le gestionnaire de files d'attente constate qu'elle est à nouveau disponible.

Le gestionnaire de files d'attente rétablit automatiquement le contact avec une base de données précédemment indisponible lorsque de nouvelles unités d'oeuvre globales sont démarrées avec MQBEGIN. Pour ce faire, il appelle la fonction xa_open dans la bibliothèque de client de base de données. Si cet appel xa_open échoue, MQBEGIN renvoie un code d'achèvement MQCC_WARNING et un code anomalie MQRC_PARTICIPANT_NOT_AVAILABLE. Vous pouvez relancer l'appel MQBEGIN ultérieurement.

Ne continuez pas à lancer une unité d'oeuvre globale qui implique des mises à jour sur une base de données qui a signalé un incident lors de l'appel MQBEGIN. Il n'aura pas de connexion à cette base de données via laquelle les mises à jour peuvent être effectuées. Votre seule option est d'arrêter le programme ou de relancer MQBEGIN périodiquement pour le cas où la base de données serait redevenue disponible.

Vous pouvez également utiliser la commande rsvmqtrn pour résoudre explicitement toutes les unités d'oeuvre en attente de validation.

Unités d'oeuvre en attente de validation

Une base de données peut avoir des unités d'oeuvre en attente de validation si le contact avec le gestionnaire de files d'attente est perdu après que le gestionnaire de base de données a été invité à se préparer. Jusqu'à ce que le serveur de base de données reçoive le résultat à partir du gestionnaire de files d'attente (validation ou annulation), il doit conserver les verrous de base de données associés aux mises à jour.

Comme ces verrous empêchent d'autres applications de se mettre à jour ou de lire des enregistrements de base de données, une resynchronisation doit avoir lieu dès que possible.

Si, pour une raison quelconque, vous ne pouvez pas attendre que le gestionnaire de files d'attente se resynchronise automatiquement avec la base de données, vous pouvez utiliser des fonctions fournies par le gestionnaire de base de données pour valider ou annuler manuellement les mises à jour de la base de données. Dans le document *X/Open Distributed Transaction Processing: The XA Specification*, cette opération est appelée décision *heuristique*. Utilisez-la uniquement comme dernier recours en raison des risques de compromission de l'intégrité des données. En effet, vous pouvez annuler par erreur les mises à jour de base de données alors que tous les autres participants ont validé leurs mises à jour.

Il est préférable de redémarrer le gestionnaire de files d'attente ou d'utiliser la commande `rsvmtxn` lorsque la base de données a été redémarrée pour lancer la resynchronisation automatique.

Affichage des unités d'oeuvre en attente avec la commande `dspmqrn`

Vous pouvez utiliser la commande `dspmqrn` avec le paramètre `-i` pour afficher les transactions en attente de validation en interne.

Lorsqu'un gestionnaire de base de données est indisponible, vous pouvez utiliser la commande `dspmqrn` pour vérifier l'état des unités d'oeuvre globales en attente impliquant cette base de données.

La commande `dspmqrn` affiche uniquement les unités d'oeuvre dans lesquelles un ou plusieurs participants sont en attente de validation. Les participants attendent la décision du gestionnaire de files d'attente de valider ou d'annuler les mises à jour préparées.

Pour chacune de ces unités d'oeuvre globales, l'état de chaque participant est affiché dans la sortie de `dspmqrn`. Si l'unité d'oeuvre n'a pas mis à jour les ressources d'un gestionnaire de ressources particulier, celui-ci n'est pas affiché.

Avec ce qui concerne une unité d'oeuvre en attente de validation, un gestionnaire de ressources a l'un des états suivants :

Préparée

Le gestionnaire de ressources est préparé pour valider ses mises à jour.

Validé

Le gestionnaire de ressources a validé ses mises à jour.

Annulé

Le gestionnaire de ressources a annulé ses mises à jour.

Participé

Le gestionnaire de ressources est un participant, mais n'a pas préparé, validé ou annulé ses mises à jour.

Lorsque le gestionnaire de files d'attente est redémarré, il demande à chaque base de données ayant une strophe XAResourceManager une liste de ses unités d'oeuvre globales en attente de validation. Si la base de données n'a pas été redémarrée, ou n'est pas disponible, le gestionnaire de files d'attente ne peut pas distribuer à la base de données les résultats finaux de ces unités d'oeuvre. Le résultat des unités d'oeuvre en attente de validation est envoyé à la base de données à la première opportunité lorsque la base de données est à nouveau disponible.

Dans ce cas, le gestionnaire de base de données est signalé comme étant à l'état préparé jusqu'à ce que la resynchronisation ait lieu.

Chaque fois que la commande `dspmqrn` affiche une unité d'oeuvre en attente de validation, elle commence par répertorier tous les gestionnaires de ressources possibles susceptibles de participer. Un

identificateur unique, RMId, est attribué à ces gestionnaires de ressources au lieu de leurs *noms* lorsque leur état est indiqué pour une unité d'oeuvre en attente de validation.

Exemple de sortie de `dspmqrn` montre le résultat de l'exécution de la commande suivante :

```
dspmqrn -m MY_QMGR
```

```
AMQ7107: Resource manager 0 is MQSeries.  
AMQ7107: Resource manager 1 is DB2 MQBankDB.  
AMQ7107: Resource manager 2 is DB2 MQFeeDB.  
  
AMQ7056: Transaction number 0,1.  
  XID: formatID 5067085, gtrid_length 12, bqual_length 4  
      gtrid [3291A5060000201374657374]  
      bqual [00000001]  
AMQ7105: Resource manager 0 has committed.  
AMQ7104: Resource manager 1 has prepared.  
AMQ7104: Resource manager 2 has prepared.
```

Où *Transaction number* est l'ID de la transaction qui peut être utilisée avec la commande `rsvmqtrn`. Voir AMQ7xxx: IBM MQ product messages pour plus d'informations. Les variables *XID* font partie de la spécification *X/Open XA*. Vous trouverez les informations les plus à jour sur cette spécification sur le site <https://publications.opengroup.org/c193>.

Figure 11. Exemple de sortie de `dspmqrn`

La sortie illustrée dans Exemple de sortie de `dspmqrn` indique que trois gestionnaires de ressources sont associés au gestionnaire de files d'attente. Le premier est le gestionnaire de ressources 0 qui correspond au gestionnaire de files d'attente proprement dit. Les deux autres instances de gestionnaire de ressources sont les bases de données MQBankDB et MQFeeDB Db2.

L'exemple montre une seule unité d'oeuvre en attente de validation. Un message est émis pour les trois gestionnaires de ressources, ce qui signifie que des mises à jour ont été effectuées sur le gestionnaire de files d'attente et les deux bases de données Db2 au sein de l'unité d'oeuvre.

Les mises à jour apportées au gestionnaire de files d'attente et au gestionnaire de ressources 0 ont été validées. Les mises à jour apportées aux bases de données Db2 sont à l'état préparé, ce qui signifie que Db2 doit être indisponible avant d'être appelé pour valider les mises à jour des bases de données MQBankDB et MQFeeDB.

L'unité d'oeuvre en attente de validation a un identificateur externe appelé ID d'échange ou XID (*ID transaction*). Il s'agit d'un élément de données attribué à Db2 par le gestionnaire de files d'attente pour identifier la portion correspondante de l'unité d'oeuvre globale.

Pour plus d'informations, voir `dspmqrn` .

Multi

Résolution des unités d'oeuvre en attente avec la commande `rsvmqtrn`

Les unités d'oeuvre en attente se terminent lorsque le gestionnaire de files d'attente et Db2 se resynchronisent.

La sortie illustrée dans la Figure 11, à la page 76 montre une unité d'oeuvre en attente de validation unique dans laquelle la décision de validation doit être fournie aux deux bases de données Db2.

Pour terminer cette unité d'oeuvre, le gestionnaire de files d'attente et Db2 doivent être resynchronisés lorsque Db2 devient disponible. Le gestionnaire de files d'attente utilise le démarrage de nouvelles unités d'oeuvre comme opportunité pour rétablir le contact avec Db2. Vous pouvez également demander au gestionnaire de files d'attente de se resynchroniser explicitement à l'aide de la commande `rsvmqtrn`.

Faites-le juste après le redémarrage de Db2 pour que les verrous de base de données associés à l'unité d'oeuvre en attente de validation soient levés dès que possible. Utilisez l'option `-a` qui demande au gestionnaire de files d'attente de résoudre toutes les unités d'oeuvre en attente de validation. Dans

l'exemple suivant, Db2 a redémarré. Le gestionnaire de files d'attente peut donc résoudre les unités d'oeuvre en attente de validation.

```
> isvmqtrn -m MY_QMGR -a  
Any in-doubt transactions have been resolved.
```

Multi Résultats mixtes et erreurs

Bien que le gestionnaire de files d'attente utilise un protocole de validation en deux phases, cela n'élimine pas complètement la possibilité que certaines unités d'oeuvre s'achèvent avec des résultats mixtes. C'est le cas lorsque certains participants valident des mises à jour et d'autres les annulent.

Le fait que des unités d'oeuvre s'achèvent avec des résultats mixtes a des conséquences graves, car des ressources partagées qui auraient dû être mises à jour en tant qu'unité d'oeuvre unique ne sont plus à un état cohérent.

Des résultats mixtes surviennent principalement lorsque des décisions heuristiques sont effectuées sur des unités d'oeuvre au lieu de permettre au gestionnaire de files d'attente de résoudre lui-même les unités d'oeuvre en attente de validation. De telles décisions sont en dehors du contrôle du gestionnaire de files d'attente.

Chaque fois que le gestionnaire de files d'attente détecte un résultat mixte, il génère des informations FFST et documente l'incident dans les journaux des erreurs avec l'un des deux messages suivants :

- Si un gestionnaire de base de données annule une transaction au lieu de la valider :

```
AMQ7606 A transaction has been committed but one or more resource  
managers have rolled back.
```

- Si un gestionnaire de base de données valide une transaction au lieu de l'annuler :

```
AMQ7607 A transaction has been rolled back but one or more resource  
managers have committed.
```

D'autres messages identifient les bases de données qui ont été endommagées en raison d'un traitement heuristique. Il vous incombe alors de restaurer localement la cohérence des bases de données concernées. Il s'agit d'une procédure complexe dans laquelle vous devez d'abord isoler la mise à jour de base de données qui a été validée ou annulée par erreur, puis annuler ou rétablir manuellement cette modification.

Multi Modification des informations de configuration

Une fois que le gestionnaire de files d'attente a été correctement démarré pour coordonner des unités d'oeuvre globales, ne modifiez pas les informations de configuration du gestionnaire de ressources.

Si vous devez modifier les informations de configuration, vous pouvez le faire à tout moment, mais les modifications ne prendront effet qu'après le redémarrage du gestionnaire de files d'attente.

Si vous supprimez les informations de configuration du gestionnaire de ressources pour une base de données, vous empêchez le gestionnaire de files d'attente de contacter ce gestionnaire de base de données.

Il ne faut **jamais** modifier l'attribut de nom (*Name*) dans des informations de configuration du gestionnaire de ressources. Cet attribut identifie de manière unique cette instance de gestionnaire de base de données auprès du gestionnaire de files d'attente. Si vous modifiez cet identificateur unique, le gestionnaire de files d'attente suppose que la base de données a été supprimée et qu'une instance entièrement nouvelle a été ajoutée. Le gestionnaire de files d'attente continue d'associer les unités d'oeuvre en attente à l'ancien *nom*, ce qui risque de laisser la base de données à l'état en attente de validation.

Si vous devez supprimer définitivement une base de données de votre configuration, vérifiez que celle-ci n'est pas en attente de validation avant de redémarrer le gestionnaire de files d'attente.

Les produits de base de données fournissent des commandes pour afficher les transactions en attente de validation. Si des transactions sont en attente de validation, permettez d'abord au gestionnaire de files d'attente de se resynchroniser avec la base de données. Pour ce faire, démarrez le gestionnaire de files d'attente. Vous pouvez vérifier que la resynchronisation a eu lieu en utilisant la commande **rsvmqtrn** ou la commande propre à la base de données pour afficher les unités d'oeuvre en attente de validation. Une fois que vous vous êtes assuré que la resynchronisation a eu lieu, arrêtez le gestionnaire de files d'attente et supprimez les informations de configuration de la base de données.

Si vous ne respectez pas cette procédure, le gestionnaire de files d'attente se souvient de toutes les unités d'oeuvre en attente de validation impliquant cette base de données. Un message d'avertissement AMQ7623 est émis chaque fois que le gestionnaire de files d'attente est redémarré. Si vous n'allez jamais reconfigurer cette base de données avec le gestionnaire de files d'attente, utilisez l'option -r de la commande **rsvmqtrn** pour demander au gestionnaire de files d'attente d'oublier la participation de la base de données aux transactions en attente de validation. Le gestionnaire de files d'attente ne peut oublier ces transactions que lorsque les transactions en attente de validation ont été terminées avec tous les participants.

Vous devrez parfois supprimer temporairement certaines informations de configuration du gestionnaire de ressources. Sur les systèmes AIX and Linux, la meilleure façon est de mettre en commentaire la strophe correspondante pour pouvoir la rétablir facilement par la suite. Vous pouvez décider de le faire si des erreurs se produisent chaque fois que le gestionnaire de files d'attente contacte une base de données ou un gestionnaire de base de données particulier. Le fait de supprimer temporairement les informations de configuration du gestionnaire de ressources concerné permet au gestionnaire de files d'attente de démarrer des unités d'oeuvre globales impliquant tous les autres participants. Voici un exemple de strophe `XAResourceManager` mise en commentaire :

```
# This database has been temporarily removed
#XAResourceManager:
# Name=mydb2
# SwitchFile=db2swit
# XAOpenString=mydbname,myuser,mypassword,toc=t
# ThreadOfControl=THREAD
```

Figure 12. Strophe `XAResourceManager` mise en commentaire sous AIX and Linux

Sur les systèmes Windows, utilisez IBM MQ Explorer pour supprimer les informations sur l'instance du gestionnaire de bases de données. Veillez tout particulièrement à entrer le nom correct dans la zone *Name* lorsque vous rétablissez cette instance. Si vous orthographiez mal le nom, vous pouvez être confronté à des problèmes de transaction en attente de validation, comme décrit dans [«Modification des informations de configuration»](#), à la page 77.

La spécification XA fournit un moyen de réduire le nombre d'appels `xa_*` effectués par un gestionnaire de transactions vers un gestionnaire de ressources. Cette optimisation est également appelée *enregistrement dynamique*.

L'enregistrement dynamique est pris en charge par Db2. D'autres bases de données peuvent prendre en charge cette fonction (consultez la documentation de votre produit de base de données pour plus de détails).

Pourquoi l'optimisation par enregistrement dynamique est-elle utile ? Dans votre application, certaines unités d'oeuvre globales peuvent contenir des mises à jour apportées à des tables de base de données et d'autres peuvent ne pas les contenir. Lorsqu'aucune mise à jour persistante n'a été apportée à une

table de base de données, il n'est pas nécessaire d'inclure cette base de données dans le protocole de validation exécuté lors du traitement de MQCMIT.

Que votre base de données prenne en charge l'enregistrement dynamique ou non, votre application appelle `xa_open` lors du premier appel MQBEGIN sur une connexion IBM MQ. Elle appelle également `xa_close` sur l'appel MQDISC suivant. Le modèle des appels XA suivants dépend de si la base de données prend en charge l'enregistrement dynamique :

Si votre base de données ne prend pas en charge l'enregistrement dynamique...

Chaque unité d'oeuvre globale implique plusieurs appels de fonction XA exécutés par le code IBM MQ dans la bibliothèque du client de base de données, que vous ayez effectué ou non une mise à jour persistante dans les tables de cette base de données au sein de votre unité d'oeuvre. Ces gestionnaires sont les suivants :

- `xa_start` et `xa_end` depuis le processus d'application. Ces appels sont utilisés pour déclarer le début et la fin d'une unité d'oeuvre globale.
- `xa_prepare`, `xa_commit` et `xa_rollback` depuis le processus d'agent du gestionnaire de files d'attente, `amqzlaa0`. Ces appels sont utilisés pour distribuer le résultat de l'unité d'oeuvre globale (la décision de validation ou d'annulation).

En outre, le processus d'agent du gestionnaire de files d'attente appelle également `xa_open` lors du premier appel MQBEGIN.

Si votre base de données prend en charge l'enregistrement dynamique...

Le code IBM MQ effectue uniquement les appels de fonction qui sont nécessaires. Pour une unité d'oeuvre globale qui **n'a pas** impliqué de mises à jour persistantes sur des ressources de base de données, **aucun** appel XA à la base de données n'est exécuté. Pour une unité d'oeuvre globale qui **a** impliqué de telles mises à jour persistantes, les appels sont effectués vers :

- `xa_end` depuis le processus d'application pour déclarer la fin de l'unité d'oeuvre globale.
- `xa_prepare`, `xa_commit` et `xa_rollback` depuis le processus d'agent du gestionnaire de files d'attente, `amqzlaa0`. Ces appels sont utilisés pour distribuer le résultat de l'unité d'oeuvre globale (la décision de validation ou d'annulation).

Pour que l'enregistrement dynamique fonctionne, il est essentiel que la base de données dispose d'un moyen de prévenir IBM MQ lorsqu'elle a exécuté une mise à jour persistante qu'elle souhaite inclure dans l'unité d'oeuvre globale en cours. A cette fin, IBM MQ fournit la fonction `ax_reg`.

Le code client de la base de données qui s'exécute dans votre processus d'application trouve la fonction `ax_reg` et l'appelle pour *enregistrer dynamiquement* le fait qu'un travail persistant a été effectué dans l'unité d'oeuvre globale en cours. En réponse à cet appel `ax_reg`, IBM MQ enregistre le fait que la base de données a participé. S'il s'agit du premier appel `ax_reg` sur cette connexion IBM MQ, le processus d'agent du gestionnaire de files d'attente appelle `xa_open`.

Le code client de la base de données effectue cet appel `ax_reg` lorsqu'il est exécuté dans votre processus, par exemple, lors d'un appel SQL UPDATE ou de tout appel émanant de l'API client de la base de données.

Multi **Cas d'erreur**

Dans un enregistrement dynamique XA, il existe un risque de problème de confusion dans le gestionnaire de files d'attente.

Pour citer un exemple courant, si vous oubliez de définir correctement les variables d'environnement de base de données avant de démarrer votre gestionnaire de files d'attente, les appels `xa_open` du gestionnaire de files d'attente échouent. Aucune unité d'oeuvre globale ne peut être utilisée.

Pour éviter ceci, vérifiez que vous avez défini les variables d'environnement appropriées avant de démarrer le gestionnaire de files d'attente. Consultez la documentation de votre produit de base de données et les conseils fournis dans [«Configuration de Db2»](#), à la page 62, [«Configuration d'Oracle»](#), à la page 65 et [«Configuration de Sybase»](#), à la page 70.

Avec tous les produits de base de données, le gestionnaire de files d'attente appelle `xa_open` une fois lors de son démarrage, dans le cadre d'une session de reprise (comme expliqué dans [«Considérations à](#)

prendre en compte en cas de perte du contact avec le gestionnaire de ressources XA», à la page 74). Cet appel xa_open échoue si vous définissez vos variables d'environnement de base de données de manière incorrecte, mais cela n'entraîne pas l'échec du démarrage du gestionnaire de files d'attente. En effet, le même code d'erreur xa_open est utilisé par le client de base de données pour indiquer que le serveur de base de données n'est pas disponible. IBM MQ ne traite pas ce problème comme une erreur grave, car le gestionnaire de files d'attente doit pouvoir démarrer pour poursuivre le traitement des données en dehors des unités d'oeuvre globales impliquant cette base de données.

Les appels suivants à xa_open sont effectués à partir du gestionnaire de files d'attente lors de la première commande MQBEGIN sur une connexion IBM MQ (si l'enregistrement dynamique n'est pas utilisé) ou lors d'un appel par le code du client de base de données à la fonction ax_reg fournie par IBM MQ (si l'enregistrement dynamique est utilisé).

La **survenue** de cas d'erreur (ou occasionnellement, de rapports FFST) dépend de si vous utilisez l'enregistrement dynamique :

- Si vous utilisez l'enregistrement dynamique, votre appel MQBEGIN peut aboutir, mais votre appel de base de données SQL UPDATE (ou un appel similaire) échouera.
- Si vous n'utilisez pas l'enregistrement dynamique, votre appel MQBEGIN échouera.

Vérifiez que vos variables d'environnement sont définies correctement dans vos processus d'application et de gestionnaire de files d'attente.

Multi **Récapitulatif des appels XA**

Voici une liste des appels qui sont effectués vers les fonctions XA dans une bibliothèque de client de base de données comme un résultat des divers appels MQI qui contrôlent les unités d'oeuvre globales. Elle ne fournit pas une description complète du protocole décrit dans la spécification XA, mais juste une brève présentation.

Les appels xa_start et xa_end sont toujours émis par le code IBM MQ depuis le processus d'application. En revanche, xa_prepare, xa_commit et xa_rollback sont toujours appelés depuis le processus d'agent du gestionnaire de file d'attente, amqzlaa0.

Les appels xa_open et xa_close indiqués dans ce tableau sont tous exécutés depuis le processus d'application. Le processus d'agent de gestionnaire de files d'attente appelle xa_open dans les situations décrites dans «Cas d'erreur», à la page 79.

Appel MQI	Appels XA effectués avec l'enregistrement dynamique	Appels XA effectués sans l'enregistrement dynamique
Premier appel MQBEGIN	xa_open	xa_open xa_start
Appels MQBEGIN suivants	Pas d'appel XA	xa_start
MQCMIT (sans appel de ax_reg lors de l'unité d'oeuvre globale en cours)	Pas d'appel XA	xa_end xa_prepare xa_commit xa_rollback
MQCMIT (avec l'appel de ax_reg lors de l'unité d'oeuvre globale en cours)	xa_end xa_prepare xa_commit xa_rollback	Non applicable. Aucun appel n'est effectué à ax_reg en mode non dynamique.

Tableau 4. Récapitulatif des appels de fonction XA (suite)

Appel MQI	Appels XA effectués avec l'enregistrement dynamique	Appels XA effectués sans l'enregistrement dynamique
MQBACK (sans appel de ax_reg lors de l'unité d'oeuvre globale en cours)	Pas d'appel XA	xa_end xa_rollback
MQBACK (avec l'appel de ax_reg lors de l'unité d'oeuvre globale en cours)	xa_end xa_rollback	Non applicable. Aucun appel n'est effectué à ax_reg en mode non dynamique.
MQDISC, dans le cas où MQCMIT ou MQBACK a été appelé en premier. Si ce n'est pas la cas, le traitement de MQCMIT est le premier effectué pendant MQDISC.	xa_close	xa_close

Remarques :

1. Pour MQCMIT, xa_commit est appelé si xa_prepare aboutit. Sinon, xa_rollback est appelé.

Scénario 2 : Un autre logiciel assure la coordination

Dans le scénario 2, un gestionnaire de transactions externe coordonne les unités d'oeuvre globales, et les démarre et les valide sous le contrôle de l'API du gestionnaire de transactions. Les instructions MQBEGIN, MQCMIT et MQBACK ne sont pas disponibles.

La présente section décrit ce scénario, notamment :

- [«Coordination de point de synchronisation externe», à la page 81](#)
- [«Utilisation de CICS», à la page 84](#)
- [«Utilisation de Microsoft Transaction Server \(COM+\)», à la page 88](#)

Coordination de point de synchronisation externe

Une unité d'oeuvre globale peut également être coordonnée par un gestionnaire de transactions compatible X/Open XA externe. Dans ce cas, le gestionnaire de files d'attente IBM MQ participe à l'unité d'oeuvre mais ne la coordonne pas.

Le flux de contrôle dans une unité d'oeuvre globale coordonnée par un gestionnaire de transactions externe se présente comme suit :

1. Une application indique au coordinateur de point de synchronisation (par exemple, TXSeries) qu'elle souhaite démarrer une transaction.
2. Le coordinateur de point de synchronisation donne aux gestionnaires de ressources connus, tel qu'IBM MQ, des détails sur la transaction en cours.
3. L'application émet des appels vers les gestionnaires de ressources associés à la transaction en cours. Par exemple, l'application peut émettre des appels MQGET vers IBM MQ.
4. L'application envoie une demande de validation ou d'annulation au coordinateur de point de synchronisation externe.
5. Le coordinateur de point de synchronisation termine la transaction en émettant les appels appropriés pour chacun des gestionnaires de ressources, généralement, à l'aide de protocoles de validation en deux phases.

Les niveaux pris en charge de coordinateurs de point de synchronisation externes peuvent fournir un processus de validation en deux phases pour les transactions auxquelles IBM MQ participe comme défini dans [Configuration système requise pour IBM MQ](#).

Le reste de cette section explique comment activer des unités d'oeuvre externes.

Structure de commutation IBM MQ XA

Chaque gestionnaire de ressources qui participe à une unité d'oeuvre coordonnée en externe doit fournir une structure de commutateur XA. Cette structure définit les capacités du gestionnaire de ressources et les fonctions qui doivent être appelées par le coordinateur de point de synchronisation.

IBM MQ fournit deux versions de cette structure :

- *MQRMIASwitch* pour la gestion des ressources XA statiques
- *MQRMIASwitchDynamic* pour la gestion des ressources XA dynamiques

Consultez la documentation de votre gestionnaire de transactions pour déterminer si vous devez utiliser l'interface de gestion de ressources statiques ou dynamiques. Lorsqu'un gestionnaire de transactions prend en charge cette fonction, nous vous recommandons d'utiliser la gestion des ressources XA dynamiques.

Certains gestionnaires de transaction 64 bits traitent le type *long* dans les spécifications XA en mode 64 bits et d'autres, en mode 32 bits. IBM MQ prend en charge les deux modèles :

- Si votre gestionnaire de transactions est 32 bits ou que votre gestionnaire de transactions est 64 bits mais traite le type *long* comme étant 32 bits, utilisez le fichier de commutation de chargement répertorié dans [Tableau 5](#), à la page 82.
- Si votre gestionnaire de transactions est en mode 64 bits et traite le type *long* en mode 64 bits, utilisez le fichier de commutation de chargement répertorié dans le [Tableau 6](#), à la page 83.

Certains gestionnaires de transactions 64 bits traitent le type *long* en mode 64 bits. Les gestionnaires de transactions 64 bits suivants requièrent le fichier de commutation de chargement 64 bits alternatif :

- Tuxedo

Consultez la documentation de votre gestionnaire de transactions si vous n'êtes pas sûr du modèle qu'il utilise.










<i>Tableau 5. Noms de fichier de chargement de commutateur XA</i>		
Plateforme	Nom du fichier de commutation de chargement (serveur)	Nom du fichier de commutation de chargement (client transactionnel étendu)
 Windows	<i>mqmx.dll</i>	<i>mqcxa.dll</i>
 AIX (sans unités d'exécution)	<i>libmqmx.a</i>	<i>libmqcxa.a</i>
 AIX (avec unités d'exécution)	<i>libmqmx_r.a</i>	<i>libmqcxa_r.a</i>
 Linux (sans unités d'exécution)	<i>libmqmx.so</i>	<i>libmqcxa.so</i>
 Linux (avec unités d'exécution)	<i>libmqmx_r.so</i>	<i>libmqcxa_r.so</i>

Tableau 6. Noms des autres fichiers de chargement de commutateur XA 64 bits

Plateforme	Nom du fichier de commutation de chargement (serveur)	Nom du fichier de commutation de chargement (client transactionnel étendu)
 AIX (sans unités d'exécution)	<i>libmqmxa64.a</i>	<i>libmqcxa64.a</i>
 AIX (avec unités d'exécution)	<i>libmqmxa64_r.a</i>	<i>libmqcxa64_r.a</i>
 Linux (sans unités d'exécution)	<i>libmqmxa64.so</i>	<i>libmqcxa64.so</i>
 Linux (avec unités d'exécution)	<i>libmqmxa64_r.so</i>	<i>libmqcxa64_r.so</i>

Certains coordinateurs de point de synchronisation (non CICS) nécessitent que chaque gestionnaire de ressources participant à une unité d'oeuvre fournisse son propre nom dans la zone de nom de la structure de commutateur XA. Le nom de gestionnaire de ressources IBM MQ est MQSeries_XA_RMI.

Le coordinateur de point de synchronisation définit la manière dont la structure de commutateur XA IBM MQ XA lui est associée. Des informations sur l'association de la structure de commutateur XA IBM MQ avec CICS sont fournies dans «Utilisation de CICS», à la page 84. Pour plus d'informations sur l'association de la structure de commutateur XA IBM MQ XA à d'autres coordinateurs de point de synchronisation compatibles XA, consultez la documentation fournie avec ces produits.

Les points suivants s'appliquent à l'utilisation d'IBM MQ avec tous les coordinateurs de point de synchronisation compatibles XA :

- Il est prévu que le code de bibliothèque du gestionnaire de transactions (qui s'exécute dans le cadre de l'API que le programmeur d'application a appelée) appelle **xa_open** dans IBM MQ à un certain point, avant d'appeler MQCONN.

L'appel **xa_open** doit être effectué sur la même unité d'exécution que l'appel MQCONN. En effet, la spécification XA requiert que l'unité d'exécution soit utilisée pour suggérer le contexte.

Il s'agit de l'approche adoptée dans l'exemple de programme amqstxsx.c. Cet exemple de programme suppose qu'un appel **xa_open** est effectué dans IBM MQ, depuis le code de bibliothèque du gestionnaire de transactions, dans la fonction tpopen).

Si aucun appel **xa_open** n'est effectué sur la même unité d'exécution, avant l'appel MQCONN, la connexion du gestionnaire de files d'attente IBM MQ ne sera pas associée à un contexte XA.

Pour plus d'informations, voir [MQCTL](#).

- La structure xa_info transmise à tout appel xa_open par le coordinateur de point de synchronisation inclut le nom d'un gestionnaire de files d'attente IBM MQ. Ce nom est le même que le nom de gestionnaire de files d'attente transmis à l'appel MQCONN. Si le nom transmis à l'appel xa_open est vide, le gestionnaire de files d'attente par défaut est utilisé.

Sinon, la structure xa_info peut contenir des valeurs pour les paramètres *TPM* et *AXLIB*. Le paramètre *TPM* indique le gestionnaire de transactions utilisé. Les valeurs valides sont CICS, TUXEDO et ENCINA. Le paramètre *AXLIB* indique le nom de la bibliothèque qui contient les fonctions ax_reg et ax_unreg du gestionnaire de transactions. Pour plus d'informations sur ces paramètres, voir [Configuration d'un client transactionnel étendu](#). Si la structure xa_info contient l'un de ces paramètres, le gestionnaire de files d'attente est spécifié dans le paramètre *QMNAME*, sauf si le gestionnaire de files d'attente par défaut est utilisé.

- Un seul gestionnaire de files d'attente à la fois peut participer à une transaction coordonnée par une instance d'un coordinateur de point de synchronisation externe. Le coordinateur de point de

synchronisation est effectivement connecté au gestionnaire de files d'attente et est soumis à la règle stipulant qu'une seule connexion à la fois est prise en charge.

- Toutes les applications qui incluent des appels à un coordinateur de point de synchronisation externe ne peuvent se connecter qu'au gestionnaire de files d'attente qui participe à la transaction gérée par ce coordinateur (car elles sont effectivement déjà connectées à ce gestionnaire). Toutefois, de telles applications doivent exécuter un appel MQCONN pour obtenir un descripteur de connexion et un appel MQDISC avant de quitter.
- Un gestionnaire de files d'attente avec des mises à jour de ressource coordonnées par un coordinateur de point de synchronisation externe doit être démarré avant ce coordinateur. De même, le coordinateur de point de synchronisation doit s'arrêter avant le gestionnaire de files d'attente.
- Si votre coordinateur de point de synchronisation externe s'arrête de façon anormale, arrêtez et redémarrez votre gestionnaire de files d'attente avant de redémarrer le coordinateur pour que les opérations de messagerie non validées au moment de la défaillance soient correctement résolues.

Utilisation de CICS

CICS est l'un des éléments de TXSeries.

Les versions de TXSeries qui sont compatibles XA (et utilisent un processus de validation en deux phases) sont indiquées dans [Configuration système requise pour IBM MQ](#). information.

IBM MQ prend également en charge d'autres gestionnaires de transactions. Voir la page Web [Configuration système requise pour IBM MQ](#) qui contient des liens aux informations sur les logiciels pris en charge.

Exigences du processus de validation en deux phases

Exigences du processus de validation en deux phases lorsque le processus de validation CICS en deux phases est utilisé avec IBM MQ. Ces exigences ne s'appliquent pas à z/OS.

Prenez connaissance des exigences suivantes :

- IBM MQ et CICS doivent résider sur la même machine physique.
- IBM MQ ne prend pas en charge CICS sur un IBM MQ MQI client.
- Vous devez démarrer le gestionnaire de files d'attente avec son nom spécifié dans la strophe de définition de ressource XAD **avant** de tenter de démarrer CICS. Si vous ne le faites pas, vous ne pourrez pas démarrer CICS si vous avez ajouté la strophe de définition de ressource XAD pour IBM MQ à la région CICS.
- Un seul gestionnaire de files d'attente IBM MQ est accessible à la fois à partir d'une seule région CICS.
- Une transaction CICS doit émettre une demande MQCONN pour pouvoir accéder à des ressources IBM MQ. MQCONN doit indiquer le nom du gestionnaire de files d'attente IBM MQ queue spécifié dans une entrée XAOpen de la strophe de définition de ressource XAD pour la région CICS. Si cette entrée est vide, la demande MQCONN doit spécifier le gestionnaire de files d'attente par défaut.
- Une transaction CICS qui accède à des ressources IBM MQ doit émettre un appel MQDISC call depuis la transaction avant de revenir à CICS. Si ce n'est pas le cas, le serveur d'applications CICS est toujours connecté, ce qui laisse les files d'attente ouvertes. En outre, si vous n'installez pas un exit de fin de tâche (voir «[Exemple d'exit de fin de tâche](#)», à la page 87), le serveur d'applications CICS risque de s'arrêter ultérieurement de façon anormale, lors d'une prochaine transaction.
- Vous devez vous assurer que l'ID utilisateur CICS user ID (cics) est membre du groupe mqm, pour que le code CICS dispose des droits permettant d'appeler IBM MQ.

Pour les transactions s'exécutant dans un environnement CICS, le gestionnaire de files d'attente adapte sa méthode d'autorisation et de détermination du contexte comme suit :

- Le gestionnaire de files d'attente interroge l'ID utilisateur sous lequel CICS exécute la transaction. Il s'agit de l'ID utilisateur vérifié par le gestionnaire des droits d'accès aux objets et qui est utilisé pour les informations contextuelles.
- Dans le contexte de message, le type d'application est MQAT_CICS.

- Le nom d'application dans le contexte est copié depuis le nom de la transaction CICS.

ALW **Prise en charge de General XA**

Un module de chargement de commutateur XA est fourni pour vous permettre de lier CICS à des systèmes IBM MQ for AIX, Linux, and Windows. En outre, des exemples de fichier de code source sont fournis pour vous permettre de développer les commutateurs XA pour d'autres messages de transaction.

IBM i Le général XA n'est pas pris en charge sous IBM i.

Les noms des modules de commutateur fournis sont les suivants :

C (source)	C (exec) - ajoutez l'un des éléments suivants à votre section XAD.Stanza
amqzscix.c	AIX amqzsc- TXSeries pour AIX 5.1
amqzscin.c	Windows mqmc4swi - TXSeries pour Windows 5.1

Multi **Génération de bibliothèques à utiliser avec TXSeries for Multiplatforms**

Servez-vous de ces informations pour générer des bibliothèques à utiliser avec TXSeries for Multiplatforms.

Les *fichiers de commutation de chargement préconfigurés* sont des bibliothèques partagées (appelées *DLL* sur le système Windows) que vous pouvez utiliser avec les programmes CICS qui requièrent une transaction de validation en 2 phases avec le protocole XA. Les noms de ces bibliothèques préconfigurées figurent dans la table *Code essentiel pour les applications CICS : routine d'initialisation XA*. Un exemple de code source est également fourni dans les répertoires suivants :

Plateforme	Répertoire	Fichier source
Linux AIX AIX and Linux	MQ_INSTALLATION_PATH/samp/	amqzscix.c
Windows Windows	MQ_INSTALLATION_PATH\Tools\c \ Exemples	amqzscin.c

où *MQ_INSTALLATION_PATH* représente le répertoire d'installation d'IBM MQ.

Remarque : Vous devez utiliser un fichier de commutation de chargement CICS qui a été généré par rapport à la version de IBM MQ avec laquelle le fichier de commutation de chargement est utilisé.

Pour générer le fichier de commutation de chargement à partir de l'exemple de source, suivez les instructions appropriées pour votre système d'exploitation :

AIX **AIX**

Entrez la commande suivante :

```
export MQM_HOME=/usr/mqm
echo "amqzscix" > tmp.exp
xlc_r $MQM_HOME/samp/amqzscix.c -I/usr/lpp/cics/include -I$MQM_HOME/inc -e amqzscix -bE:tmp.exp -bM:SRE
-o amqzsc /usr/lpp/cics/lib/regxa_swxa.o -L$MQM_HOME/lib -L/usr/lpp/cics/lib -lcicsrt -lEncina
-lEncServer -lpthreads -lsarpc -lmqmcics_r -lmqmx_r -lmqzi_r -lmqmc_r
rm tmp.exp
```

Linux **Linux**

Entrez la commande suivante :

```
gcc -m32 -shared -fPIC -o amqzscix amqzscix.c
\ -IMQ_INSTALLATION_PATH/inc -I CICS_INSTALLATION_PATH/include
\ -LMQ_INSTALLATION_PATH/lib -Wl,-rpath=MQ_INSTALLATION_PATH/lib
\ -Wl,-rpath=/usr/lib -Wl,-rpath-link,/usr/lib -Wl,--no-undefined
\ -Wl,--allow-shlib-undefined \ -L CICS_LIB_PATH/regxa_swxa.o \ -lpthread -ldl -lc
-shared -lmqzi_r -lmqmx_r -lmqmcics_r -ldl -lc
```

Windows Windows

Procédez comme suit :

1. Utilisez la commande `cl` pour générer `amqzscin.obj` en compilant au moins les variables suivantes :

```
cl.exe -c -I EncinaPath\include -I MQ_INSTALLATION_PATH\include -Gz -LD amqzscin.c
```

2. Créez un fichier de définition de module nommé `mqmc1415.def`, qui contient les lignes suivantes :

```
LIBRARY MQMC4SWI
EXPORTS
CICS_XA_Init
```

3. Utilisez la commande **lib** afin de générer un fichier d'exportation et une bibliothèque d'importation en utilisant au moins l'option suivante :

```
lib -def:mqmc4swi.def -out:mqmc4swi.lib
```

Si la commande `lib` aboutit, un fichier `mqmc4swi.exp` est également généré.

4. Utilisez la commande `link` pour générer `mqmc4swi.dll` en utilisant au moins l'option suivante :

```
link.exe -dll -nod -out:mqmc4swi.dll
amqzscin.obj CicsPath\lib\regxa_swxa.obj
mqmc4swi.exp mqmcics4.lib
CicsPath\lib\libcicsrt.lib
DcePath\lib\libdce.lib DcePath\lib\pthreads.lib
EncinaPath\lib\libEncina.lib
EncinaPath\lib\libEncServer.lib
msvcrt.lib kernel32.lib
```

Prise en charge d'IBM MQXA et Tuxedo

Les systèmes IBM MQ sur AIX, Linux, and Windows peuvent bloquer indéfiniment les applications XA coordonnées par Tuxedo dans `xa_start`.

Cela ne peut se produire que lorsque plusieurs processus coordonnés par Tuxedo dans une transaction globale unique tentent d'accéder à IBM MQ à l'aide du même ID de branche de transaction (XID). Cela ne peut pas avoir lieu si Tuxedo attribue à chaque processus de la transaction globale un ID transaction différent à utiliser avec IBM MQ.

Pour éviter ce problème, configurez chaque application de Tuxedo qui accède à IBM MQ sous un identificateur de transaction globale (gtrid) unique dans son groupe de serveurs Tuxedo. Les processus d'un même groupe de serveurs utilisent le même ID transaction lorsqu'ils accèdent à des gestionnaires de ressources pour le compte d'un identificateur de transaction globale unique et sont donc susceptibles de se bloquer dans `xa_start` dans IBM MQ. Les processus de groupes de serveurs différents utilisent des ID transaction distincts lorsqu'ils accèdent à des gestionnaires de ressources et n'ont donc pas besoin de sérialiser leur travail de transaction dans IBM MQ.

Activation du processus de validation CICS en deux phases

Pour activer CICS afin d'utiliser un processus de validation en deux phases pour coordonner des transactions qui incluent des appels MQI, ajoutez une entrée de strophe de définition de ressource CICS XAD vers la région CICS. Notez que cette rubrique n'est pas applicable à z/OS.

Voici un exemple d'ajout d'une entrée de strophe XAD pour IBM MQ for Windows, où *Drive* est l'unité sur laquelle IBM MQ est installé (par exemple, D:).

```
cicsadd -cxad -rcics_region \  
ResourceDescription="MQM XA Product Description" \  
SwitchLoadFile="Drive:\Program Files\IBM\IBM MQ\bin\mqmc4swi.dll" \  
XAOpen=queue_manager_name
```

Pour des clients transactionnels étendus, utilisez le fichier de commutation de chargement mqcc4swi.dll.

Voici un exemple d'ajout d'une entrée de strophe XAD pour les systèmes IBM MQ for AIX or Linux, où *MQ_INSTALLATION_PATH* représente le répertoire général dans lequel IBM MQ est installé :

```
cicsadd -cxad -rcics_region \  
ResourceDescription="MQM XA Product Description" \  
SwitchLoadFile="MQ_INSTALLATION_PATH/lib/amqzsc" \  
XAOpen=queue_manager_name
```

Pour les clients transactionnels étendus, utilisez le fichier de commutation amqzsc.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de la commande **cicsadd**, voir la documentation CICS.

Des appels à IBM MQ peuvent être inclus dans une transaction CICS et les ressources IBM MQ seront ainsi validées ou annulées comme exigé par CICS. Cette prise en charge n'est pas disponible pour les applications client.

Vous devez exécuter un appel MQCONN depuis votre transaction CICS pour accéder aux ressources IBM MQ, suivi d'un appel MQDISC correspondant à la sortie.

Activation des exits utilisateur CICS

Un CICS exit utilisateur *point* (généralement appelé *exit utilisateur*) est un emplacement dans un module CICS dans lequel CICS peut transférer le contrôle à un programme que vous avez écrit (un programme d'exit utilisateur) et dans lequel CICS peut reprendre le contrôle lorsque votre programme d'exit a terminé son travail.

Avant d'utiliser un exit utilisateur CICS, lisez le document *CICS Administration Guide* correspondant à votre plateforme.

Exemple d'exit de fin de tâche

IBM MQ fournit un exemple de code source pour un exit de fin de tâche CICS.

L'exemple de code source figure dans les répertoires suivants :

<i>Tableau 9. exit de fin de tâche CICS</i>		
Plateforme	Répertoire	Fichier source
Systemes AIX and Linux	<i>MQ_INSTALLATION_PATH</i> /samp	amqzscgx.c
Windows	<i>MQ_INSTALLATION_PATH</i> \Tools\ c \ Exemples	amqzscgn.c

MQ_INSTALLATION_PATH représente le répertoire de haut niveau dans lequel IBM MQ est installé.

Les instructions de génération pour l'exemple d'exit de fin de tâche figurent dans les commentaires de chaque fichier source.

Cet exit est appelé par CICS lors d'une fin de tâche normale et anormale (après qu'un point de synchronisation a été pris en compte). Aucun travail récupérable n'est autorisé dans le programme d'exit.

Ces fonctions sont uniquement utilisées dans un contexte IBM MQ et CICS dans lequel la version CICS prend en charge l'interface XA. CICS fait référence à ces bibliothèques en tant que `programs` ou `user exits`.

CICS comporte un certain nombre d'exits utilisateur et `amqzscgx`, s'il est utilisé, est défini et activé sur CICS en tant que `Task termination user exit (UE014015)`, c'est-à-dire, exit numéro 15.

Lorsque l'exit de fin de tâche est appelé par CICS, CICS a déjà informé IBM MQ et IBM MQ a effectué l'action appropriée (validation ou annulation). Tout ce que fait l'exit est d'exécuter une commande MQDISC pour effectuer un nettoyage.

L'installation et la configuration de votre système CICS pour utiliser un exit de fin de tâche ont notamment pour but de protéger votre système contre certaines des conséquences d'un code d'application défectueux. Par exemple, si votre transaction CICS se termine de façon anormale sans d'abord appeler MQDISC, et qu'aucun exit de fin de tâche n'est installé, vous pouvez constater (dans les 10 secondes environ) un échec irrémédiable de la région CICS. C'est parce que l'unité d'exécution d'état d'IBM MQ qui s'exécute dans le processus `cicsas`, n'a pas été envoyée et n'a pas eu le temps d'effectuer le nettoyage et le retour. Les symptômes peuvent être que le processus `cicsas` s'arrête immédiatement, en ayant écrit des rapports FFST dans `/var/mqm/errors` ou un emplacement équivalent sous Windows.

Utilisation de Microsoft Transaction Server (COM+)

COM+ (Microsoft Transaction Server) est conçu pour aider les utilisateurs à exécuter des applications de logique métier dans un serveur de niveau intermédiaire classique.

Des informations importantes sont disponibles à la rubrique [Fonctions disponibles uniquement avec l'installation principale sous Windows](#).

COM+ divise le travail en *activités*, qui sont généralement de courts blocs indépendants de la logique métier, tels que *Transférer des fonds d'un compte à un autre*. COM+ est très orienté objet, et, en particulier, sur COM; une activité COM+ est librement représentée par un objet COM (business).

COM+ fait partie intégrante du système d'exploitation.

COM+ fournit à l'administrateur d'objet métier les trois services suivants, afin d'éliminer une grande partie des soucis du programmeur d'objet métier :

- Gestion des transactions
- Sécurité
- Regroupement de ressources

En général, COM+ est utilisé avec du code frontal correspondant à un client COM pour les objets détenus dans COM+, ainsi que des services dorsaux tels qu'une base de données, avec IBM MQ assurant le pontage entre l'objet métier COM+ et le service dorsal.

Le code frontal peut être un programme autonome ou une page ASP (Active Server Page) hébergée par Microsoft Internet Information Server (IIS). Le code frontal peut résider sur le même ordinateur que COM+ et ses objets métier, avec une connexion via COM. Le cas échéant, le code frontal peut résider sur un ordinateur différent, avec une connexion via DCOM. Vous pouvez utiliser des clients différents pour accéder au même objet métier COM+ dans des situations différentes.

Le code frontal peut résider sur le même ordinateur que COM+ et ses objets métier, ou sur un autre ordinateur avec une connexion passant par n'importe lequel des protocoles IBM MQ pris en charge.

Expiration des unités d'oeuvre globales

Le gestionnaire de files d'attente peut être configuré de sorte que les unités d'oeuvre globales arrivent à expiration à l'issue d'un délai d'inactivité prédéfini.

Pour activer ce comportement, définissez les variables d'environnement suivantes :

- `AMQ_TRANSACTION_EXPIRY_RESCAN`=intervalle de réexamen en millisecondes
- `AMQ_XA_TRANSACTION_EXPIRY`=intervalle de délai d'attente en millisecondes



Avvertissement : Les variables d'environnement affectent uniquement les transactions à l'état de veille (**Idle**) dans le tableau 6-4 de [la spécification XA d'IBM The OPEN Group](#).

En d'autres termes, il s'agit des transactions qui ne sont pas associées dans une unité d'exécution d'application, mais pour lesquelles le logiciel de gestionnaire de transactions externe n'a pas encore exécuté l'appel de fonction **xa_prepare**.

Les gestionnaires de transactions externes conservent uniquement un journal des transactions qui sont préparées, validées ou annulées. Si le gestionnaire de transactions externe tombe en panne pour une raison quelconque, lorsqu'il est rétabli, il termine l'exécution des transactions préparées, validées et annulées, mais les transactions actives n'ayant pas encore été préparées sont orphelines. Pour éviter ce problème, définissez **AMQ_XA_TRANSACTION_EXPIRY** de manière à tenir compte de l'intervalle entre l'émission des appels API transactionnels MQI et la fin de la transaction, pour une application ayant effectué une tâche transactionnelle sur d'autres gestionnaires de ressources.

Pour garantir un nettoyage rapide à l'issue de l'expiration de la variable **AMQ_XA_TRANSACTION_EXPIRY**, définissez la valeur de **AMQ_TRANSACTION_EXPIRY_RESCAN** sur une valeur inférieure à celle de l'intervalle **AMQ_XA_TRANSACTION_EXPIRY**, idéalement de sorte que la nouvelle analyse survienne plus d'une fois dans l'intervalle **AMQ_XA_TRANSACTION_EXPIRY**.

Disposition unité de récupération

IBM MQ for z/OS fournit des dispositions d'unité de récupération. Cette fonction permet de configurer si la deuxième phase des transactions de validation à 2 phases peut être gérée, par exemple, lors de la reprise, lorsque vous êtes connecté à un autre gestionnaire de files d'attente du même groupe de partage de files d'attente.


IBM MQ for z/OS versions 7.0.1 et ultérieures prend en charge l'unité de disposition de récupération.

Disposition unité de récupération

La disposition d'unité de récupération est liée à la connexion de l'application ainsi qu'à toutes les transactions que celle-ci démarre. Il existe deux dispositions d'unité de récupération possibles.

- Une disposition d'unité de récupération GROUPE identifie qu'une application transactionnelle se connecte logiquement au groupe de partage de files d'attente et n'a aucune affinité avec un gestionnaire de files d'attente particulier. Toute transaction de validation de phase 2 que celle-ci démarre et ayant terminé la phase 1 du processus de validation, c'est-à-dire en attente de validation, peut être analysée et résolue lorsqu'elle est connectée à un gestionnaire de files d'attente au sein du groupe de partage de files d'attente. Dans un scénario de reprise, cela signifie que le coordinateur de transactions n'a pas à se reconnecter au même gestionnaire de files d'attente, qui peut être indisponible.
- Une disposition d'unité de récupération QMGR (gestionnaire de files d'attente) identifie qu'une application a une affinité directe avec le gestionnaire de files d'attente auquel elle est connectée, et toutes les transactions qu'elle démarre ont aussi cette disposition.

Dans un scénario de reprise, le coordinateur de transactions doit se reconnecter au même gestionnaire de files d'attente pour interroger et résoudre les transactions en attente de validation, que le gestionnaire appartienne à un groupe de partage de files d'attente ou non.

 Pour plus de détails sur l'implémentation de cette fonction, voir [Unité de disposition de récupération dans un groupe de partage de files d'attente](#).

Scénarios de sécurité

Ensemble de scénarios illustrant l'application de la sécurité à différentes configurations.

Les scénarios de sécurité disponibles sont décrits dans les sous-rubriques suivantes :

Tâches associées

 [Configuration de la sécurité sous z/OS](#)

Scénario de sécurité : Deux gestionnaire de files d'attente sous z/OS

Dans ce scénario, une application utilise l'appel **MQPUT1** pour insérer des messages dans des files d'attente sur le gestionnaire de files d'attente QM1. Certains messages sont ensuite réacheminés vers des files d'attente sur QM2, à l'aide de canaux TCP et LU 6.2. Les canaux TCP peuvent utiliser ou non SSL/TLS. L'application peut être une application par lots ou une application CICS et les messages sont insérés à l'aide de l'option **MQPMO_SET_ALL_CONTEXT**.

Ceci est illustré dans la Figure 13, à la page 90.




Figure 13. Exemple de scénario de sécurité

On part des hypothèses suivantes pour les gestionnaires de files d'attente :

- Toutes les définitions IBM MQ requises ont été prédéfinies ou ont été effectuées par le biais du fichier CSQINP2 traité au démarrage du gestionnaire de files d'attente.

Si ce n'est pas le cas, vous avez besoin des droits d'accès appropriés sur les commandes nécessaires pour définir ces objets.

- Tous les profils RACF requis ont été définis, et les droits d'accès appropriés ont été accordés avant le démarrage du gestionnaire de files d'attente et des initiateurs de canal.

Si ce n'est pas le cas, vous avez besoin des droits d'accès appropriés sur les commandes RACF nécessaires pour définir tous les profils voulus et accorder les droits d'accès. Vous avez également besoin des droits appropriés pour exécuter les commandes de sécurité MQSC afin de commencer à utiliser les nouveaux profils de sécurité.

- Tous les certificats numériques requis ont été créés et connectés aux fichiers de clés. Le certificat numérique envoyé par QM1 dans le cadre de l'établissement de liaison SSL/TLS est reconnu par RACF sur le système de QM2, car il est également installé dans ce profil RACF, ou parce qu'il existe un filtre de fichier de nom de certificat (CNF, Certificate Name File).

Tâches associées

 Configuration de la sécurité sous z/OS

Paramètres d'option de sécurité pour des scénarios avec deux gestionnaires de files d'attente

Paramètres de commutation et profils RACF.

Les options de sécurité suivantes sont définies pour les deux gestionnaires de files d'attente :

- Sécurité de sous-système activée
- Sécurité de file d'attente activée
- Sécurité d'utilisateur substitut activée
- Sécurité de contexte activée
- Sécurité de processus désactivée
- Sécurité de liste de noms désactivée
- Sécurité des rubriques désactivée
- Sécurité de connexion activée
- Sécurité de commande activée
- Sécurité de ressources de commandes activée

Les profils suivants sont définis dans la classe MQADMIN pour désactiver la sécurité des processus, de la liste de noms et des rubriques :

```
QM1.NO.PROCESS.CHECKS
QM1.NO.NLIST.CHECKS
QM1.NO.TOPIC.CHECKS
QM2.NO.PROCESS.CHECKS
QM2.NO.NLIST.CHECKS
QM2.NO.TOPIC.CHECKS
```

Gestionnaire de files d'attente QM1 dans un scénario avec deux gestionnaires de files d'attente

Files d'attente et canaux pour QM1.

Les files d'attente suivantes sont définies sur le gestionnaire de files d'attente QM1 :

LQ1

File d'attente locale

RQA

Définition de file d'attente éloignée avec les attributs suivants :

- RNAME(LQA)
- RQMNAME(QM2)
- XMITQ(QM1.TO.QM2.TCP)

RQB

Définition de file d'attente éloignée avec les attributs suivants :

- RNAME(LQB)
- RQMNAME(QM2)
- XMITQ(QM1.TO.QM2.LU62)

RQC

Définition de file d'attente éloignée avec les attributs suivants :

- RNAME(LQC)
- RQMNAME(QM2)
- XMITQ(QM1.TO.QM2.TLS)

QM1.TO.QM2.TCP

File d'attente de transmission.

QM1.TO.QM2.LU62

File d'attente de transmission.

QM1.TO.QM2.TLS

File d'attente de transmission.

Les canaux suivants sont définis sur QM1 :

QM1.TO.QM2.TCP

Définition de canal émetteur avec les attributs suivants :

- CHLTYPE(SDR)
- TRPTYPE(TCP)
- XMITQ(QM1.TO.QM2.TCP)
- CONNAME(QM2TCP)

QM1.TO.QM2.LU62

Définition de canal émetteur avec les attributs suivants :

- CHLTYPE(SDR)
- TRPTYPE(LU62)
- XMITQ(QM1.TO.QM2.LU62)
- CONNAME(QM2LU62)

(Voir [Considérations de sécurité pour l'initiateur de canal sur z/OS](#) pour plus d'informations sur la configuration de la sécurité APPC.)

QM1.TO.QM2.TLS

Définition de canal émetteur avec les attributs suivants :

- CHLTYPE(SDR)
- TRPTYPE(TCP)
- XMITQ(QM1.TO.QM2.TLS)
- CONNAME(QM2TCP)
- SSLCIPH(TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256)

Gestionnaire de files d'attente QM2 dans un scénario avec deux gestionnaires de files d'attente

Files d'attente et canaux pour QM2.

Les files d'attente suivantes ont été définies sur le gestionnaire de files d'attente QM2 :

LQA

File d'attente locale

LQB

File d'attente locale

LQC

File d'attente locale

file d'attente de rebut

File d'attente locale utilisée en tant que file d'attente de rebut.

Les canaux suivants ont été définis sur QM2 :

QM1.TO.QM2.TCP

Définition de canal récepteur avec les attributs suivants :

- CHLTYPE(RCVR)

- TRPTYPE(TCP)
- PUTAUT(CTX)
- MCAUSER(MCATCP)

QM1.TO.QM2.LU62

Définition de canal récepteur avec les attributs suivants :

- CHLTYPE(RCVR)
- TRPTYPE(LU62)
- PUTAUT(CTX)
- MCAUSER(MCALU62)

(Voir [Considérations de sécurité pour l'initiateur de canal sur z/OS](#) pour plus d'informations sur la configuration de la sécurité APPC.)

QM1.TO.QM2.TLS

Définition de canal récepteur avec les attributs suivants :

- CHLTYPE(RCVR)
- TRPTYPE(TCP)
- PUTAUT(CTX)
- MCAUSER(MCASSL)
- SSLCIPH(TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256)

ID utilisateur employés dans des scénarios avec deux gestionnaires de files d'attente

Explication des ID utilisateur dans le scénario.

Les ID utilisateur suivants sont utilisés :

BATCHID

Application par lots (ID de travail ou TSO)

MSGUSR

UserIdentifier dans MQMD (ID utilisateur de contexte)

MOVER1

ID utilisateur d'espace adresse d'initiateur de canal QM1

MOVER2

ID utilisateur d'espace adresse d'initiateur de canal QM2

MCATCP

MCAUSER spécifié sur la définition de canal récepteur TCP/IP sans SSL/TLS

MALU62

MCAUSER spécifié sur la définition de canal récepteur LU 6.2

MCASSL

MCAUSER spécifié sur la définition de canal récepteur TCP/IP avec SSL/TLS

CICSAD1

ID d'espace adresse CICS

CICSTX1

ID utilisateur de tâche CICS

CERTID

ID utilisateur associé par RACF avec le certificat transmis.

Profils de sécurité et accès requis pour le scénario avec deux gestionnaires de files d'attente

Informations sur les profils de sécurité et l'accès requis pour une implémentation par lots ou CICS du scénario avec deux gestionnaires de files d'attente.

Le tableau ci-dessous présente les profils de sécurité requis pour le fonctionnement du scénario avec deux gestionnaires de files d'attente. Des profils de sécurité supplémentaires sont également requis selon que vous effectuez une implémentation CICS ou par lots du scénario. Pour plus d'informations, voir «Profils de sécurité requis pour une application par lots», à la page 94 et «Profils de sécurité requis pour une application CICS», à la page 97.

<i>Tableau 10. Profils de sécurité pour l'exemple de scénario.</i>			
Les quatre colonnes de ce tableau indiquent la classe, le profil, l'ID utilisateur et l'accès pour le scénario avec deux gestionnaires de files d'attente.			
Classe	Profil	ID utilisateur	Accès
MQCONN	QM1.CHIN	MOVER1	READ
MQADMIN	QM1.RESLEVEL	BATCHID CICSAD1 MOVER1	AUCUN
MQADMIN	QM1.CONTEXT.**	MOVER1	CONTROL
MQQUEUE	QM1.SYSTEM.COMMAND.INPUT	MOVER1	UPDATE
MQQUEUE	QM1.SYSTEM.CHANNEL.SYNCQ	MOVER1	UPDATE
MQQUEUE	QM1.SYSTEM.CHANNEL.INITQ	MOVER1	UPDATE
MQQUEUE	QM1.SYSTEM.COMMAND.REPLY.MODEL	MOVER1	UPDATE
MQQUEUE	QM1.SYSTEM.ADMIN.CHANNEL.EVENT	MOVER1	UPDATE
MQQUEUE	QM1.QM1.TO.QM2.TCP	MOVER1	ALTER
MQQUEUE	QM1.QM1.TO.QM2.LU62	MOVER1	ALTER
MQQUEUE	QM1.QM1.TO.QM2.TLS	MOVER1	ALTER
MQCONN	QM2.CHIN	MOVER2	READ
MQADMIN	QM2.RESLEVEL	MOVER2	AUCUN
MQADMIN	QM2.CONTEXT.**	MOVER2	CONTROL
MQQUEUE	QM2.SYSTEM.COMMAND.INPUT	MOVER2	UPDATE
MQQUEUE	QM2.SYSTEM.CHANNEL.SYNCQ	MOVER2	UPDATE
MQQUEUE	QM2.SYSTEM.CHANNEL.INITQ	MOVER2	UPDATE
MQQUEUE	QM2.SYSTEM.COMMAND.REPLY.MODEL	MOVER2	UPDATE
MQQUEUE	QM2.SYSTEM.ADMIN.CHANNEL.EVENT	MOVER2	UPDATE
MQQUEUE	QM2.DLQ	MOVER2	UPDATE

Profils de sécurité requis pour une application par lots

Profils de sécurité supplémentaires requis pour une implémentation par lots du scénario avec deux gestionnaires de files d'attente.

L'application par lots s'exécute sous l'ID utilisateur BATCHID sur QM1. Elle se connecte au gestionnaire de files d'attente QM1 et insère des messages pour les files d'attente suivantes :

- LQ1
- RQA
- RQB
- RQC

Elle utilise l'option MQPMO_SET_ALL_CONTEXT. L'ID utilisateur substitut trouvé dans la zone *UserIdentifier* du descripteur de message (MQMD) est MSGUSR.

Les profils suivants sont requis sur le gestionnaire de files d'attente QM1 :

Tableau 11. Exemples de profil de sécurité pour l'application par lots sur le gestionnaire de files d'attente QM1

Classe	Profil	ID utilisateur	Accès
MQCONN	QM1.BATCH	BATCHID	READ
MQADMIN	QM1.CONTEXT.**	BATCHID	CONTROL
MQQUEUE	QM1.LQ1	BATCHID	UPDATE
MQQUEUE	QM1.RQA	BATCHID	UPDATE
MQQUEUE	QM1.RQB	BATCHID	UPDATE
MQQUEUE	QM1.RQC	BATCHID	UPDATE

Les profils suivants sont requis sur le gestionnaire de files d'attente QM2 pour l'insertion de messages dans la file d'attente RQA sur le gestionnaire de files d'attente QM1 (pour le canal TCP/IP n'utilisant pas TLS) :

Tableau 12. Exemples de profil de sécurité pour le gestionnaire de file d'attente QM2 utilisant TCP/IP sans TLS

Classe	Profil	ID utilisateur	Accès
MQADMIN	QM2.ALTERNATE.USER.MSGUSR	MCATCP MOVER2	UPDATE
MQADMIN	QM2.CONTEXT.**	MCATCP MOVER2	CONTROL
MQQUEUE	QM2.LQA	MOVER2 MSGUSR	UPDATE
MQQUEUE	QM2.DLQ	MOVER2 MSGUSR	UPDATE

Remarques :

1. L'ID utilisateur transmis dans le descripteur de message (MQMD) du message est utilisé comme ID utilisateur MQPUT1 sur le gestionnaire de files d'attente QM2 car le canal récepteur a été défini avec PUTAUT(CTX) et MCAUSER(MCATCP).
2. La zone MCAUSER de la définition de canal récepteur est définie sur MCATCP. Cet ID utilisateur est utilisé en plus de l'ID utilisateur d'espace adresse d'initiateur de canal pour les vérifications effectuées sur l'ID utilisateur substitut et le contexte de profil.
3. L'ID utilisateur MOVER2 et la valeur *UserIdentifier* dans le descripteur de message (MQMD) sont utilisés pour les vérifications de ressource appliquée à la file d'attente.
4. Les ID utilisateur MOVER2 et MSGUSR doivent accéder à la file d'attente de rebut pour que celle-ci reçoive les messages qui ne peuvent pas être insérés dans la file d'attente de destination.
5. Les deux ID utilisateur sont contrôlés lors des trois vérifications effectuées car RESLEVEL est défini sur NONE.

Les profils suivants sont requis sur le gestionnaire de files d'attente QM2 pour l'insertion de messages dans la file d'attente RQB sur le gestionnaire de files d'attente QM1 (pour le canal LU 6.2) :

Tableau 13. Exemples de profil de sécurité pour le gestionnaire de file d'attente QM2 en utilisant LU 6.2

Classe	Profil	ID utilisateur	Accès
MQADMIN	QM2.ALTERNATE.USER.MSGUSR	MCALU62 MOVER1	UPDATE
MQADMIN	QM2.CONTEXT.**	MCALU62 MOVER1	CONTROL
MQQUEUE	QM2.LQB	MOVER1 MSGUSR	UPDATE
MQQUEUE	QM2.DLQ	MOVER1 MSGUSR	UPDATE

Remarques :

1. L'ID utilisateur transmis dans le descripteur de message (MQMD) du message est utilisé comme ID utilisateur MQPUT1 sur le gestionnaire de files d'attente QM2 car le canal récepteur a été défini avec PUTAUT(CTX) et MCAUSER(MCALU62).
2. L'ID utilisateur MCA est défini sur la valeur de la zone MCAUSER de la définition de canal récepteur (MCALU62).
3. Comme LU 6.2 prend en charge la sécurité sur le système de communications pour le canal, l'ID utilisateur reçu du réseau est utilisé comme ID utilisateur de canal (MOVER1).
4. Les deux ID utilisateur sont contrôlés lors des trois vérifications effectuées car RESLEVEL est défini sur NONE.
5. MCALU62 et MOVER1 sont utilisés pour les vérifications effectuées sur l'ID utilisateur substitut et les profils de contexte, et MSGUSR et MOVER1 sont utilisés pour les vérifications effectuées sur le profil de file d'attente.
6. Les ID utilisateur MOVER1 et MSGUSR doivent accéder à la file d'attente de rebut pour que celle-ci reçoive les messages qui ne peuvent pas être insérés dans la file d'attente de destination.

Les profils suivants sont requis sur le gestionnaire de files d'attente QM2 pour l'insertion de messages dans la file d'attente RQC sur le gestionnaire de files d'attente QM1 (pour le canal TCP/IP utilisant TLS) :

Tableau 14. Exemples de profil de sécurité pour le gestionnaire de file d'attente QM2 utilisant TCP/IP et TLS

Classe	Profil	ID utilisateur	Accès
MQADMIN	QM2.ALTERNATE.USER.MSGUSR	MCASSL CERTID	UPDATE
MQADMIN	QM2.CONTEXT.**	MCASSL CERTID	CONTROL
MQQUEUE	QM2.LQC	CERTID MSGUSR	UPDATE
MQQUEUE	QM2.DLQ	CERTID MSGUSR	UPDATE

Remarques :

1. L'ID utilisateur transmis dans le descripteur de message (MQMD) du message est utilisé comme ID utilisateur MQPUT1 sur le gestionnaire de files d'attente QM2 car le canal récepteur a été défini avec PUTAUT(CTX) et MCAUSER(MCASSL).
2. L'ID utilisateur MCA est défini sur la valeur de la zone MCAUSER de la définition de canal récepteur (MCASSL).

3. Comme le certificat transmis par le canal depuis QM1 dans le cadre de l'établissement de liaison TLS peut être installé sur le système de QM2 ou peut correspondre à un filtre de nom de certificat sur le système de QM2, l'ID utilisateur trouvé lors de cette mise en correspondance est utilisé comme ID utilisateur de canal (CERTID).
4. Les deux ID utilisateur sont contrôlés lors des trois vérifications effectuées car RESLEVEL est défini sur NONE.
5. MCASSL et CERTID sont utilisés pour les vérifications effectuées sur l'ID utilisateur substitut et les profils de contexte, et MSGUSR et MOVER1 sont utilisés pour les vérifications effectuées sur le profil de file d'attente.
6. Les ID utilisateur CERTID et MSGUSR doivent accéder à la file d'attente de rebut pour que celle-ci reçoive les messages qui ne peuvent pas être insérés dans la file d'attente de destination.

Profils de sécurité requis pour une application CICS

Profils de sécurité supplémentaires requis pour une implémentation CICS par lots du scénario avec deux gestionnaires de files d'attente.

L'application CICS utilise l'ID utilisateur d'espace adresse CICS CICSAD1 et l'ID utilisateur de tâche CICS CICSTX1. Les profils de sécurité requis sur le gestionnaire de files d'attente QM1 sont différents de ceux requis pour l'application par lots. Les profils requis sur le gestionnaire de files d'attente QM2 sont les mêmes que pour l'application par lots.

Les profils suivants sont requis sur le gestionnaire de files d'attente QM1 :

<i>Tableau 15. Exemples de profil de sécurité pour l'application CICS par lots sur le gestionnaire de files d'attente QM1</i>			
Classe	Profil	ID utilisateur	Accès
MQCONN	QM1.CICS	CICSAD1	READ
MQADMIN	QM1.CONTEXT.**	CICSAD1 CICSTX1	CONTROL
MQQUEUE	QM1.LQ1	CICSAD1 CICSTX1	UPDATE
MQQUEUE	QM1.RQA	CICSAD1 CICSTX1	UPDATE
MQQUEUE	QM1.RQB	CICSAD1 CICSTX1	UPDATE

Scénario de sécurité : deux groupes de partage de files d'attente sous z/OS

Dans ce scénario, une application utilise l'appel **MQPUT1** pour insérer des messages dans des files d'attente sur le gestionnaire de files d'attente QM1. Certains messages sont ensuite réacheminés vers des files d'attente sur QM2, à l'aide de canaux TCP et LU 6.2. L'application est une application par lots et les messages sont insérés à l'aide de l'option **MQPMO_SET_ALL_CONTEXT**.

Ceci est illustré dans la [Figure 13](#), à la page 90.

On part des hypothèses suivantes pour les gestionnaires de files d'attente :


- Toutes les définitions IBM MQ requises ont été prédéfinies ou ont été effectuées par le biais du fichier CSQINP2 traité au démarrage du gestionnaire de files d'attente.

Si ce n'est pas le cas, vous avez besoin des droits d'accès appropriés sur les commandes nécessaires pour définir ces objets.

- Tous les profils RACF requis ont été définis, et les droits d'accès appropriés ont été accordés avant le démarrage du gestionnaire de files d'attente et des initiateurs de canal.

Si ce n'est pas le cas, vous avez besoin des droits d'accès appropriés sur les commandes RACF nécessaires pour définir tous les profils voulus et accorder les droits d'accès. Vous avez également besoin des droits appropriés pour exécuter les commandes de sécurité MQSC afin de commencer à utiliser les nouveaux profils de sécurité.

Tâches associées

 Configuration de la sécurité sous z/OS

Paramètres d'option de sécurité pour des scénarios de groupe de partage de files d'attente

Paramètres de commutation et profils RACF.

Les options de sécurité suivantes sont définies pour le groupe de partage de files d'attente :

- Sécurité de sous-système activée
- Sécurité de groupe de partage de files d'attente activée
- Sécurité de gestionnaire de files d'attente désactivée
- Sécurité de file d'attente activée
- Sécurité d'utilisateur substitut activée
- Sécurité de contexte activée
- Sécurité de processus désactivée
- Sécurité de liste de noms désactivée
- Sécurité des rubriques désactivée
- Sécurité de connexion activée
- Sécurité de commande activée
- Sécurité de ressources de commandes activée

Les profils suivants sont définis dans la classe MQADMIN pour désactiver la sécurité au niveau des processus, des listes de noms, des rubriques et des gestionnaires de files d'attente :

```
QSGA.NO.PROCESS.CHECKS
QSGA.NO.NLIST.CHECKS
QSGA.NO.TOPIC.CHECKS
QSGA.NO.QMGR.CHECKS
```

Gestionnaire de files d'attente QM1 dans un scénario de groupe de partage de files d'attente

Files d'attente et canaux pour QM1.

Les files d'attente suivantes sont définies sur le gestionnaire de files d'attente QM1 :

LQ1

File d'attente locale

RQA

Définition de file d'attente éloignée avec les attributs suivants :

- RNAME(LQA)
- RQMNAME(QM2)
- XMITQ(QM1.TO.QM2.TCP)

RQB

Définition de file d'attente éloignée avec les attributs suivants :

- RNAME(LQB)
- RQMNAME(QM2)
- XMITQ(QM1.TO.QM2.LU62)

QM1.TO.QM2.TCP

File d'attente de transmission.

QM1.TO.QM2.LU62

File d'attente de transmission.

Les canaux suivants sont définis sur QM1 :

QM1.TO.QM2.TCP

Définition de canal émetteur avec les attributs suivants :

- CHLTYPE(SDR)
- TRPTYPE(TCP)
- XMITQ(QM1.TO.QM2.TCP)
- CONNAME(QM2TCP)

QM1.TO.QM2.LU62

Définition de canal émetteur avec les attributs suivants :

- CHLTYPE(SDR)
- TRPTYPE(LU62)
- XMITQ(QM1.TO.QM2.LU62)
- CONNAME(QM2LU62)

(Voir [Considérations de sécurité pour l'initiateur de canal sur z/OS](#) pour plus d'informations sur la configuration de la sécurité APPC.)

Gestionnaire de files d'attente QM2 dans un scénario de groupe de partage de files d'attente

Files d'attente et canaux pour QM2.

Les files d'attente suivantes ont été définies sur le gestionnaire de files d'attente QM2 :

LQA

File d'attente locale

LQB

File d'attente locale

file d'attente de rebut

File d'attente locale utilisée en tant que file d'attente de rebut.

Les canaux suivants ont été définis sur QM2 :

QM1.TO.QM2.TCP

Définition de canal récepteur avec les attributs suivants :

- CHLTYPE(RCVR)
- TRPTYPE(TCP)
- PUTAUT(CTX)
- MCAUSER(MCATCP)

QM1.TO.QM2.LU62

Définition de canal récepteur avec les attributs suivants :

- CHLTYPE(RCVR)
- TRPTYPE(LU62)
- PUTAUT(CTX)
- MCAUSER(MCALU62)

(Voir [Considérations de sécurité pour l'initiateur de canal sur z/OS](#) pour plus d'informations sur la configuration de la sécurité APPC.)

ID utilisateur utilisés dans les scénarios de groupe de partage de files d'attente

Explication des ID utilisateur dans le scénario.

Les ID utilisateur suivants sont utilisés :

BATCHID

Application par lots (ID de travail ou TSO)

MSGUSR

UserIdentifier dans MQMD (ID utilisateur de contexte)

MOVER1

ID utilisateur d'espace adresse d'initiateur de canal QM1

MOVER2

ID utilisateur d'espace adresse d'initiateur de canal QM2

MCATCP

MCAUSER spécifié sur la définition de canal récepteur TCP/IP

MCALU62

MCAUSER spécifié sur la définition de canal récepteur LU 6.2

Profils de sécurité et accès requis pour le scénario de groupe de partage de files d'attente

Profils de sécurité et accès pour une implémentation par lots ou CICS du scénario de groupe de partage de files d'attente.

Le tableau suivant indique les profils de sécurité requis pour le fonctionnement du scénario de groupe de partage de files d'attente. L'implémentation par lots de ce scénario requiert également les profils de sécurité supplémentaires décrits dans «[Profils de sécurité requis pour une application par lots](#)», à la page 101.

<i>Tableau 16. Profils de sécurité pour l'exemple de scénario.</i>			
Les quatre colonnes de ce tableau indiquent la classe, le profil, l'ID utilisateur et l'accès pour le scénario de groupe de partage de files d'attente.			
Classe	Profil	ID utilisateur	Accès
MQCONN	QSGA.CHIN	MOVER1 MOVER2	READ
MQADMIN	QSGA.RESLEVEL	BATCHID MOVER1 MOVER2	AUCUN
MQADMIN	QSGA.CONTEXT.**	MOVER1 MOVER2	CONTROL
MQQUEUE	QSGA.SYSTEM.COMMAND.INPUT	MOVER1 MOVER2	UPDATE
MQQUEUE	QSGA.SYSTEM.CHANNEL.SYNCQ	MOVER1 MOVER	UPDATE
MQQUEUE	QSGA.SYSTEM.CHANNEL.INITQ	MOVER1 MOVER2	UPDATE
MQQUEUE	QSGA.SYSTEM.COMMAND.REPLY.MODEL	MOVER1 MOVER2	UPDATE

Tableau 16. Profils de sécurité pour l'exemple de scénario.

Les quatre colonnes de ce tableau indiquent la classe, le profil, l'ID utilisateur et l'accès pour le scénario de groupe de partage de files d'attente.

(suite)

Classe	Profil	ID utilisateur	Accès
MQQUEUE	QSGA.SYSTEM.ADMIN.CHANNEL.EVENT	MOVER1 MOVER2	UPDATE
MQQUEUE	QSGA.SYSTEM.QSG.CHANNEL.SYNCQ	MOVER1 MOVER2	UPDATE
MQQUEUE	QSGA.SYSTEM.QSG.TRANSMIT.QUEUE	MOVER1 MOVER2	UPDATE
MQQUEUE	QSGA.QM1.TO.QM2.TCP	MOVER1	ALTER
MQQUEUE	QSGA.QM1.TO.QM2.LU62	MOVER1	ALTER
MQQUEUE	QSGA.DLQ	MOVER2	UPDATE

Profils de sécurité requis pour une application par lots

Profils de sécurité supplémentaires requis pour une implémentation par lots du scénario de groupe de partage de files d'attente

L'application par lots s'exécute sous l'ID utilisateur BATCHID sur QM1. Elle se connecte au gestionnaire de files d'attente QM1 et insère des messages pour les files d'attente suivantes :

- LQ1
- RQA
- RQB

Elle utilise l'option MQPMO_SET_ALL_CONTEXT. L'ID utilisateur trouvé dans la zone *UserIdentifier* du descripteur de message (MQMD) est MSGUSR.

Les profils suivants sont requis sur le gestionnaire de files d'attente QM1 :

Tableau 17. Exemples de profil de sécurité pour l'application par lots sur le gestionnaire de files d'attente QM1

Classe	Profil	ID utilisateur	Accès
MQCONN	QSGA.BATCH	BATCHID	READ
MQADMIN	QSGA.CONTEXT.**	BATCHID	CONTROL
MQQUEUE	QSGA.LQ1	BATCHID	UPDATE
MQQUEUE	QSGA.RQA	BATCHID	UPDATE
MQQUEUE	QSGA.RQB	BATCHID	UPDATE

Les profils suivants sont requis sur le gestionnaire de files d'attente QM2 pour l'insertion de messages dans la file d'attente RQA sur le gestionnaire de files d'attente QM1 (pour le canal TCP/IP) :

Tableau 18. Exemples de profil de sécurité pour le gestionnaire de file d'attente QM2 en utilisant TCP/IP

Classe	Profil	ID utilisateur	Accès
MQADMIN	QSGA.ALTERNATE.USER.MSGUSR	MCATCP MOVER2	UPDATE
MQADMIN	QSGA.CONTEXT.**	MCATCP MOVER2	CONTROL

Tableau 18. Exemples de profil de sécurité pour le gestionnaire de file d'attente QM2 en utilisant TCP/IP (suite)

Classe	Profil	ID utilisateur	Accès
MQQUEUE	QSGA.LQA	MOVER2 MSGUSR	UPDATE
MQQUEUE	QSGA.DLQ	MOVER2 MSGUSR	UPDATE

Remarques :

1. L'ID utilisateur transmis dans le descripteur de message (MQMD) du message est utilisé comme ID utilisateur MQPUT1 sur le gestionnaire de files d'attente QM2 car le canal récepteur a été défini avec PUTAUT(CTX) et MCAUSER(MCATCP).
2. La zone MCAUSER de la définition de canal récepteur est définie sur MCATCP. Cet ID utilisateur est utilisé en plus de l'ID utilisateur d'espace adresse d'initiateur de canal pour les vérifications effectuées sur l'ID utilisateur substitut et le contexte de profil.
3. L'ID utilisateur MOVER2 et la valeur *UserIdentifier* dans le descripteur de message (MQMD) sont utilisés pour les vérifications de ressource appliquée à la file d'attente.
4. Les ID utilisateur MOVER2 et MSGUSR doivent accéder à la file d'attente de rebut pour que celle-ci reçoive les messages qui ne peuvent pas être insérés dans la file d'attente de destination.
5. Les deux ID utilisateur sont contrôlés lors des trois vérifications effectuées car RESLEVEL est défini sur NONE.

Les profils suivants sont requis sur le gestionnaire de files d'attente QM2 pour l'insertion de messages dans la file d'attente RQB sur le gestionnaire de files d'attente QM1 (pour le canal LU 6.2) :

Tableau 19. Exemples de profil de sécurité pour le gestionnaire de file d'attente QM2 en utilisant LU 6.2

Classe	Profil	ID utilisateur	Accès
MQADMIN	QSGA.ALTERNATE.USER.MSGUSR	MCALU62 MOVER1	UPDATE
MQADMIN	QSGA.CONTEXT.**	MCALU62 MOVER1	CONTROL
MQQUEUE	QSGA.LQB	MOVER1 MSGUSR	UPDATE
MQQUEUE	QSGA.DLQ	MOVER1 MSGUSR	UPDATE

Remarques :

1. L'ID utilisateur transmis dans le descripteur de message (MQMD) du message est utilisé comme ID utilisateur MQPUT1 sur le gestionnaire de files d'attente QM2 car le canal récepteur a été défini avec PUTAUT(CTX) et MCAUSER(MCALU62).
2. L'ID utilisateur MCA est défini sur la valeur de la zone MCAUSER de la définition de canal récepteur (MCALU62).
3. Comme LU 6.2 prend en charge la sécurité sur le système de communications pour le canal, l'ID utilisateur reçu du réseau est utilisé comme ID utilisateur de canal (MOVER1).
4. Les deux ID utilisateur sont contrôlés lors des trois vérifications effectuées car RESLEVEL est défini sur NONE.
5. MCALU62 et MOVER1 sont utilisés pour les vérifications effectuées sur l'ID utilisateur substitut et les profils de contexte, et MSGUSR et MOVER1 sont utilisés pour les vérifications effectuées sur le profil de file d'attente.

6. Les ID utilisateur MOVER1 et MSGUSR doivent accéder à la file d'attente de rebut pour que celle-ci reçoive les messages qui ne peuvent pas être insérés dans la file d'attente de destination.

z/OS V 9.2.0 Exemples de configuration d'interception de canal de transmission de messages inter-serveurs

L'interception de canal de transmission de messages inter-serveurs requiert la configuration de définitions de canal ainsi que de règles Advanced Message Security pour que les messages entrants et sortants puissent être protégés et déprotégés correctement. La configuration varie selon que le canal est entrant ou sortant.

Canal de communications entrantes

L'exemple suivant présente une configuration classique pour un canal de communications entrantes de type récepteur et fournit des détails sur la règle AMS requise pour protéger les messages entrants non protégés :



Figure 14. Configuration entrante

L'exemple illustre :

- Un gestionnaire de files d'attente nommé QMA
- Un canal nommé TO.QMA
- Une file d'attente locale nommée DESTQ

Utilisez le code suivant :

```
DEFINE CHANNEL(TO.QMA) CHLTYPE(RCVR) SSLCAUTH(REQUIRED) SSLCIPH(ANY_TLS12) TRPTYPE(TCP)
SPLPROT(ASPOLICY)

DEFINE QLOCAL(DESTQ) DESCR('AMS PROTECTED QUEUE')

setmqsp1 -m QMA -p DESTQ -e AES256 -r CN=TEST,O=ORG,C=US
```

Remarque : La règle décrite plus haute chiffre les messages uniquement ; en d'autres termes, elle assure la confidentialité AMS.

Voir [setmqsp1](#) et [The message security policy \(CSQOUTIL\)](#) pour des informations sur l'utilisation de **setmqsp1** sous z/OS.

Canal de communications sortantes

L'exemple ci-dessous présente une configuration classique pour un canal de communications sortantes de type émetteur. Il fournit des détails sur les règles AMS requises pour protéger les messages placés dans la file d'attente éloignée et pour déprotéger et envoyer les messages reçus de la file d'attente de transmission :




Figure 15. Configuration sortante

L'exemple est constitué :

- Un gestionnaire de files d'attente nommé QMA
- Un canal nommé TO.BP
- D'une file d'attente de transmission locale nommée TO.BP.XMITQ
- D'une file d'attente éloignée nommée REMOTE.BPQ

Utilisez le code suivant :

```
DEFINE CHANNEL(TO.BP) CHLTYPE(SDR) SSLCAUTH(REQUIRED) SSLCIPH(ANY_TLS12) TRPTYPE(TCP)
SPLPROT(REMOVE) CONNAME('server(1414)') XMITQ(TO.BP.XMITQ)

DEFINE QLOCAL(TO.BP.XMITQ) DESCR('TRANSMISSION QUEUE FOR TO.BP') USAGE(XMITQ)

DEFINE QREMOTE(REMOTE.BPQ) DESCR('REMOTE QUEUE TO BP') RNAME(BP.LOCALQ) RQMANME(BPQM)
XMITQ(TO.BP.XMITQ)

setmqsp1 -m QMA -p TO.BP.XMITQ -e AES256 -r CN=TEST,0=ORG,C=US

setmqsp1 -m QMA -p REMOTE.BPQ -e AES256 -r CN=TEST,0=ORG,C=US
```

Remarque : La règle décrite plus haute chiffre les messages uniquement ; en d'autres termes, elle assure la confidentialité AMS.

Connexion de deux gestionnaires de files d'attente avec SSL/TLS

Les communications sécurisées qui font appel aux protocoles de sécurité cryptographiques TLS impliquent la configuration des canaux de communication et la gestion des certificats numériques qui seront utilisés pour l'authentification.

Pour configurer votre installation SSL/TLS, vous devez définir vos canaux pour qu'ils utilisent le protocole TLS. Vous devez également obtenir et gérer vos certificats numériques. Sur un système de test, vous pouvez utiliser des certificats autosignés ou des certificats émis par une autorité de certification locale. Sur un système de production, n'utilisez pas de certificats autosignés.

Pour plus d'informations sur la création et la gestion des certificats, reportez-vous aux rubriques suivantes :


- [IBM i](#) Utilisation de SSL ou TLS sous IBM i
- [ALW](#) Utilisation de SSL ou TLS sur les systèmes AIX, Linux, and Windows
- [z/OS](#) Utilisation de SSL ou TLS sous z/OS

Les rubriques ci-après présentent les tâches de configuration des communications SSL/TLS et expliquent pas à pas la réalisation de ces tâches.

Vous pouvez également décider de tester l'authentification des clients SSL/TLS, qui constitue une partie facultative des protocoles. Lors de l'établissement de liaison SSL/TLS, le client SSL/TLS obtient toujours

un certificat numérique du serveur et le valide. Avec l'implémentation d'IBM MQ, le serveur SSL/TLS demande toujours un certificat au client.

Remarques :

1. Dans ce contexte, un client SSL/TLS se réfère à la connexion initiant l'établissement de liaison.
2.  Lorsqu'un gestionnaire de files d'attente z/OS agit en tant que client SSL/TLS, il n'envoie qu'un certificat.

Le client SSL/TLS envoie un certificat uniquement s'il trouve un certificat dont le libellé correspond. Pour plus d'informations, voir [Étiquettes de certificats numériques](#).

Le serveur SSL/TLS valide toujours le certificat client si celui-ci est envoyé. Si le client n'envoie pas de certificat, l'authentification échoue uniquement si, à l'extrémité du canal agissant comme serveur SSL/TLS, le paramètre **SSLCAUTH** a pour valeur REQUIRED, ou si une valeur est définie pour le paramètre **SSLPEER**. Pour plus d'informations sur la connexion anonyme d'un gestionnaire de files d'attente, c'est-à-dire lorsque le client SSL/TLS n'envoie pas de certificat, voir «Connexion de deux gestionnaires de files d'attente à l'aide de l'authentification unidirectionnelle», à la page 110.

Utilisation de certificats autosignés pour l'authentification mutuelle de deux gestionnaires de file d'attente

Suivez les instructions de cet exemple pour implémenter une authentification mutuelle entre deux gestionnaires de files d'attente à l'aide de certificats TLS autosignés.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Scénario :

- Vous disposez de deux gestionnaires de files d'attente appelés QM1 et QM2, qui ont besoin de communiquer de façon sécurisée. Vous exigez l'établissement d'une authentification mutuelle entre QM1 et QM2.
- Vous avez décidé de tester votre communication sécurisée en utilisant des certificats autosignés.

La configuration qui en résulte se présente comme suit :













Figure 16. Configuration obtenue

Dans la [Figure 16](#), à la page 105, le référentiel de clés de QM1 contient le certificat de QM1 et le certificat public de QM2. Le référentiel de clés de QM2 contient le certificat de QM2 et le certificat public de QM1.

Procédure

1. Préparez le référentiel de clés de chaque gestionnaire de files d'attente en fonction du système d'exploitation :

-  Sur les systèmes [AIX, Linux, and Windows](#).
 -  Sur les systèmes [z/OS](#).
2. Créez un certificat autosigné pour chaque gestionnaire de files d'attente :
-  Sur les systèmes [AIX, Linux, and Windows](#).
 -  Sur les systèmes [z/OS](#).
3. Procédez à l'extraction d'une copie de chaque certificat :
-  Sur les systèmes [AIX, Linux, and Windows](#).
 -  Sur les systèmes [z/OS](#).
4. Transférez la partie publique du certificat QM1 au système QM2 et inversement, à l'aide d'un utilitaire tel que FTP , comme décrit dans [Echange de certificats autosignés](#) .
5. Ajoutez le certificat partenaire au référentiel de clés de chaque gestionnaire de files d'attente :
-  Sur les systèmes [AIX, Linux, and Windows](#).
 -  Sur les systèmes [z/OS](#).
6. Sur QM1, définissez un canal émetteur et une file d'attente de transmission associée en exécutant des commandes similaires à l'exemple suivant :

```
DEFINE CHANNEL(QM1.TO.QM2) CHLTYPE(SDR) TRPTYPE(TCP) CONNAME(QM1.MACH.COM) XMITQ(QM2)
SSLCIPH(TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA) DESCR('Sender channel using TLS from QM1 to QM2')

DEFINE QLOCAL(QM2) USAGE(XMITQ)
```

Cet exemple utilise le CipherSpec TLS_RSA. Le CipherSpec doit être le même à chaque extrémité du canal.

7. Sur QM2, définissez un canal récepteur en émettant une commande similaire à l'exemple suivant :

```
DEFINE CHANNEL(QM1.TO.QM2) CHLTYPE(RCVR) TRPTYPE(TCP) SSLCIPH(TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA)
SSLCAUTH(REQUIRED) DESCR('Receiver channel using TLS from QM1 to QM2')
```

Le canal doit porter le même nom que le canal émetteur que vous avez défini à l'étape «6», à la page [106](#), et utiliser le même CipherSpec.

8. Démarrez le canal.

 Sous z/OS, voir [Démarriage du canal émetteur](#).

Résultats

Les référentiels de clés et les canaux sont créés comme illustré dans [Figure 16](#), à la page [105](#).

Que faire ensuite

Vérifiez que la tâche a abouti à l'aide des commandes DISPLAY. Si la tâche a abouti, la sortie ressemble à l'exemple ci-après.

A partir du gestionnaire de files d'attente QM1, entrez la commande suivante :

```
DISPLAY CHS(QM1.TO.QM2) SSLPEER SSLCERTI
```

La sortie se présente comme suit :

```
DISPLAY CHSTATUS(QM1.TO.QM2) SSLPEER SSLCERTI
4 : DISPLAY CHSTATUS(QM1.TO.QM2) SSLPEER SSLCERTI
```

```

AMQ8417: Display Channel Status details.
CHANNEL(QM1.TO.QM2)          CHLTYPE(SDR)
CONNAME(9.20.25.40)         CURRENT
RQMNAME(QM2)
SSLCERTI("CN=QM2,OU=<Department>,O=<Organization>,ST=<State>,C=<Country>")

SSLPEER("SERIALNUMBER=4C:D0:49:D5:02:5E:02,CN=QM2,OU=<Department>,O=<Organization>,ST=<State>,C=
<Country>")
STATUS(RUNNING)             SUBSTATE(MQGET)
XMITQ(QM2)

```

A partir du gestionnaire de files d'attente QM2, entrez la commande suivante :

```
DISPLAY CHS(QM1.TO.QM2) SSLPEER SSLCERTI
```

La sortie se présente comme suit :

```

DISPLAY CHSTATUS(QM1.TO.QM2) SSLPEER SSLCERTI
  5 : DISPLAY CHSTATUS(QM1.TO.QM2) SSLPEER SSLCERTI
AMQ8417: Display Channel Status details.
CHANNEL(QM2.TO.QM1)          CHLTYPE(RCVR)
CONNAME(9.20.35.92)         CURRENT
RQMNAME(QM1)
SSLCERTI("CN=QM1,OU=<Department>,O=<Organization>,ST=<State>,C=<Country>")

SSLPEER("SERIALNUMBER=4C:D0:49:D5:02:5F:38,CN=QM1,OU=<Department>,O=<Organization>,ST=<State>,C=
<Country>")
STATUS(RUNNING)             SUBSTATE(RECEIVE)
XMITQ( )

```

Dans chaque cas, la valeur de SSLPEER doit correspondre à celle du nom distinctif du certificat partenaire créé à l'étape «2», à la page 106. Le nom de l'émetteur correspond au nom de l'homologue car le certificat est autosigné.

SSLPEER est facultatif. S'il est indiqué, sa valeur doit être définie de telle sorte que le nom distinctif dans le certificat partenaire (créé à l'étape «2», à la page 106) soit autorisé. Pour plus d'informations sur l'utilisation de SSLPEER, voir [Règles IBM MQ pour les valeurs SSLPEER](#).

Utilisation de certificats signés par l'autorité de certification pour l'authentification mutuelle de deux gestionnaires de files d'attente

Suivez les instructions de cet exemple pour implémenter une authentification mutuelle entre deux gestionnaires de files d'attente à l'aide de certificats TLS signés par l'autorité de certification.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Scénario :

- Vous disposez de deux gestionnaires de files d'attente appelés QM1 et QM2, qui ont besoin de communiquer de façon sécurisée. Vous exigez l'établissement d'une authentification mutuelle entre QM1 et QM2.
- A l'avenir, vous envisagez d'utiliser ce réseau dans un environnement de production et vous avez donc décidé d'employer des certificats signés par l'autorité de certification dès le début.

La configuration qui en résulte se présente comme suit :




Figure 17. Configuration obtenue

Dans la Figure 17, à la page 108, le référentiel de clés de QM1 contient le certificat de QM1 et le certificat de l'autorité de certification. Le référentiel de clés de QM2 contient le certificat QM2 et le certificat de l'autorité de certification.



Dans cet exemple, les certificats de QM1 et de QM2 ont été émis par la même autorité de certification. S'ils avaient été émis par des autorités de certification différentes, les référentiels de clés de QM1 et QM2 auraient dû inclure les certificats des deux autorités de certification.

Procédure

1. Préparez le référentiel de clés de chaque gestionnaire de files d'attente, en fonction du système d'exploitation ou du système utilisé par votre entreprise :
 - **IBM i** Sur les systèmes IBM i.
 - **ALW** Sur les systèmes AIX, Linux, and Windows.
 - **z/OS** Sur les systèmes z/OS.
2. Demandez un certificat signé par l'autorité de certification pour chaque gestionnaire de files d'attente. Vous pourriez utiliser des autorités de certification différentes pour les deux gestionnaires de files d'attente.
 - **IBM i** Sur les systèmes IBM i.
 - **ALW** Sur les systèmes AIX, Linux, and Windows.
 - **z/OS** Sur les systèmes z/OS.
3. Ajoutez le certificat de l'autorité de certification au référentiel de clés de chaque gestionnaire de files d'attente :

Si les gestionnaires de files d'attente utilisent des autorités de certification différentes, le certificat de l'autorité de certification de chaque autorité de certification doit être ajouté dans chacun des référentiels de clés.

 - **IBM i** N'effectuez pas cette étape sur les systèmes IBM i.
 - **ALW** Sur les systèmes AIX, Linux, and Windows.
 - **z/OS** Sur les systèmes z/OS.
4. Recevez le certificat signé par l'autorité de certification dans le référentiel de clés pour chaque gestionnaire de files d'attente :
 - **IBM i** Sur les systèmes IBM i.

-  Sur les systèmes AIX, Linux, and Windows.
-  Sur les systèmes z/OS.

5. Sur QM1, définissez un canal émetteur et une file d'attente de transmission associée en exécutant des commandes similaires à celles de l'exemple suivant :

```
DEFINE CHANNEL(TO.QM2) CHLTYPE(SDR) TRPTYPE(TCP)
CONNAME(QM2.MACH.COM) XMITQ(QM2) SSLCIPH(TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256)
DESCR('Sender channel using TLS from QM1 to QM2')

DEFINE QLOCAL(QM2) USAGE(XMITQ)
```




Cet exemple utilise CipherSpec TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256. Le CipherSpec doit être le même à chaque extrémité du canal.

6. Sur QM2, définissez un canal récepteur en émettant une commande similaire à celle de l'exemple suivant :

```
DEFINE CHANNEL(TO.QM2) CHLTYPE(RCVR) TRPTYPE(TCP)
SSLCIPH(TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256) SSLCAUTH(REQUIRED)
DESCR('Receiver channel using TLS to QM2')
```

Le canal doit porter le même nom que le canal émetteur que vous avez défini à l'étape «5», à la page 109, et utiliser le même CipherSpec.

7. Démarrez le canal :

-  Sur les systèmes IBM i.
-  Sur les systèmes AIX, Linux, and Windows.
-  Sur les systèmes z/OS.

Résultats

Les référentiels de clés et les canaux sont créés comme indiqué dans la [Figure 17](#), à la page 108.

Que faire ensuite

Vérifiez que la tâche a abouti à l'aide des commandes DISPLAY. Si la tâche a abouti, la sortie ressemble à l'exemple ci-après.

A partir du gestionnaire de files d'attente QM1, entrez la commande suivante :

```
DISPLAY CHS(TO.QM2) SSLPEER SSLCERTI
```

La sortie se présente comme suit :

```
DISPLAY CHSTATUS(TO.QM2) SSLPEER SSLCERTI
  4 : DISPLAY CHSTATUS(TO.QM2) SSLPEER SSLCERTI
AMQ8417: Display Channel Status details.
CHANNEL(TO.QM2)                CHLTYPE(SDR)
CONNAME(192.0.0.2)              CURRENT
RQMNAME(QM2)
SSLCERTI("CN=<Division> CA,OU=<Department>,O=<Organization>,ST=<State>,C=<Country>")

SSLPEER("SERIALNUMBER=4C:D0:49:D5:02:5F:38,CN=QM2,OU=<Department>,O=<Organization>,ST=<State>,C=
<Country>")
STATUS(RUNNING)                SUBSTATE(MQGET)
XMITQ(QM2)
```

A partir du gestionnaire de files d'attente QM2, entrez la commande suivante :

```
DISPLAY CHS(TO.QM2) SSLPEER SSLCERTI
```

La sortie se présente comme suit :

```
DISPLAY CHSTATUS(TO.QM2) SSLPEER SSLCERTI
  5 : DISPLAY CHSTATUS(TO.QM2) SSLPEER SSLCERTI
AMQ8417: Display Channel Status details.
CHANNEL(TO.QM2)                CHLTYPE(RCVR)
CONNAME(192.0.0.1)              CURRENT
RQMNAME(QM1)
SSLCERTI("CN=<Division> CA,OU=<Department>,O=<Organization>,ST=<State>,C=<Country>")

SSLPEER("SERIALNUMBER=4C:D0:49:D5:02:5F:38,CN=QM1,OU=<Department>,O=<Organization>,ST=<State>,C=
<Country>")
STATUS(RUNNING)                 SUBSTATE(RECEIVE)
XMITQ( )
```

Dans chaque cas, la valeur de SSLPEER doit correspondre à celle du nom distinctif du certificat partenaire créé à l'étape «2», à la page 108. Le nom de l'émetteur correspond au nom distinctif du sujet du certificat de l'autorité de certification ayant signé le certificat personnel ajouté à l'étape «4», à la page 108.

Connexion de deux gestionnaires de files d'attente à l'aide de l'authentification unidirectionnelle

Suivez les instructions de cet exemple pour modifier un système avec l'authentification mutuelle afin d'autoriser un gestionnaire de files d'attente à se connecter à l'aide de l'authentification unidirectionnelle à un autre gestionnaire de files d'attente, c'est-à-dire lorsque le client SSL/TLS n'envoie pas de certificat.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Scénario :

- Les deux gestionnaires de files d'attente (QM1 et QM2) ont été configurés comme illustré dans la «[Utilisation de certificats signés par l'autorité de certification pour l'authentification mutuelle de deux gestionnaires de files d'attente](#)», à la page 107.
- Vous souhaitez modifier QM1 pour qu'il se connecte à l'aide de l'authentification unidirectionnelle à QM2.

La configuration qui en résulte se présente comme suit :




Figure 18. Gestionnaires de files d'attente autorisant l'authentification unidirectionnelle

Procédure

1. Retirez le certificat personnel de QM1 de son référentiel de clés :

- **IBM i** [Suppression d'un certificat sur les systèmes IBM i.](#)
- **ALW** [Suppression d'un certificat sous AIX, Linux, and Windows.](#)
- **z/OS** [Retrait d'un certificat sur un système z/OS. Effectuez cette étape deux fois pour supprimer à la fois le certificat personnel pour QMA et le certificat par défaut.](#)

Pour des détails sur le libellé des certificats, voir [Libellés de certificat numérique.](#)

2. Facultatif : Sur QM1, si un canal SSL/TLS a été exécuté précédemment, actualisez l'environnement SSL/TLS , comme décrit dans [Actualisation de l'environnement TLS](#) .
3. Autorisez les connexions anonymes sur le récepteur, comme décrit dans [Autorisation des connexions anonymes sur un canal récepteur](#) .

Les référentiels de clés et les canaux sont modifiés comme illustré dans la [Figure 18](#), à la page 110.

4. Si le canal émetteur n'était pas en cours d'exécution, démarrez-le.

Remarque : Si le canal émetteur était en cours d'exécution et que vous avez émis la commande REFRESH SECURITY TYPE(SSL) (à l'étape 2), le canal redémarre automatiquement.

A l'extrémité serveur du canal, la présence de la valeur de paramètre du nom d'homologue sur le statut de canal indique qu'un certificat client a été transmis.

5. Vérifiez que la tâche a abouti en exécutant certaines commandes DISPLAY.

Si la tâche a abouti, la sortie ressemble à l'exemple ci-après :

- A partir du gestionnaire de files d'attente QM1, entrez la commande suivante :

```
DISPLAY CHS(TO.QM2) SSLPEER SSLCERTI
```

La sortie se présente comme suit :

```
DISPLAY CHSTATUS(TO.QMB) SSLPEER SSLCERTI
 4 : DISPLAY CHSTATUS(TO.QMB) SSLPEER
AMQ8417: Display Channel Status details.
CHANNEL(TO.QM2)                CHLTYPE(SDR)
CONNAME(192.0.0.1)             CURRENT
RQMNAME(QM2)
SSLCERTI("CN=IBM MQ CA,OU=IBM MQ Devt,O=IBM,ST=Hampshire,C=UK")
SSLPEER("SERIALNUMBER=4C:D0:49:D5:02:5F:38,CN=QMB,OU=IBM MQ
Development,O=IBM,ST=Hampshire,C=UK")
STATUS(RUNNING)                SUBSTATE(MQGET)
XMITQ(QM2)
```

- A partir du gestionnaire de files d'attente QM2, entrez la commande suivante :

```
DISPLAY CHS(TO.QM2) SSLPEER SSLCERTI
```

La sortie se présente comme suit :

```
DISPLAY CHSTATUS(TO.QM2) SSLPEER SSLCERTI
 5 : DISPLAY CHSTATUS(TO.QM2) SSLPEER SSLCERTI
AMQ8417: Display Channel Status details.
CHANNEL(TO.QM2)                CHLTYPE(RCVR)
CONNAME(192.0.0.2)             CURRENT
RQMNAME(QMA)                   SSLCERTI( )
SSLPEER( )                     STATUS(RUNNING)
SUBSTATE(RECEIVE)              XMITQ( )
```




Sur QM2, la zone SSLPEER est vide, ce qui indique que QM1 n'a pas envoyé de certificat. Sur QM1, la valeur de SSLPEER correspond à celle du nom distinctif dans le certificat personnel de QM2.

Connexion sécurisée d'un client à un gestionnaire de files d'attente

Les communications sécurisées qui font appel aux protocoles de sécurité cryptographiques TLS impliquent la configuration des canaux de communication et la gestion des certificats numériques qui seront utilisés pour l'authentification.



Pour configurer votre installation SSL/TLS, vous devez définir vos canaux pour qu'ils utilisent le protocole TLS. Vous devez également obtenir et gérer vos certificats numériques. Sur un système de test, vous pouvez utiliser des certificats autosignés ou des certificats émis par une autorité de certification locale. Sur un système de production, n'utilisez pas de certificats autosignés.

Pour plus d'informations sur la création et la gestion des certificats, reportez-vous aux rubriques suivantes :

-  [Utilisation de SSL ou TLS sous IBM i](#)
-  [Utilisation de SSL ou TLS sur les systèmes AIX, Linux, and Windows](#)
-  [Utilisation de SSL ou TLS sous z/OS](#)

Les rubriques ci-après présentent les tâches de configuration des communications SSL/TLS et expliquent pas à pas la réalisation de ces tâches.

Vous pouvez également décider de tester l'authentification des clients SSL/TLS, qui constitue une partie facultative des protocoles. Lors de l'établissement de liaison SSL/TLS, le client SSL/TLS obtient toujours un certificat numérique du serveur et le valide. Avec l'implémentation d'IBM MQ, le serveur SSL/TLS demande toujours un certificat au client.

  Sur les systèmes IBM i, AIX, Linux, and Windows, le client SSL/TLS envoie un certificat uniquement s'il possède un libellé au format IBM MQ correct, qui est soit `ibmwebsphermq` suivi de votre ID utilisateur de connexion en minuscules, soit la valeur de l'attribut **CERTLABL**. Voir [Labels de certificat numérique](#).

Le serveur SSL/TLS valide toujours le certificat client si celui-ci est envoyé. Si le client n'envoie pas de certificat, l'authentification échoue uniquement si la fin du canal qui agit en tant que serveur SSL/TLS est définie avec le paramètre **SSLCAUTH** défini sur **REQUIRED** ou un ensemble de valeurs de paramètre **SSLPEER**. Pour plus d'informations sur la connexion anonyme d'un gestionnaire de files d'attente, voir «Connexion anonyme d'un client à un gestionnaire de files d'attente», à la page 116.

Concepts associés

[CipherSpecs TLS et suites de chiffrement dans IBM MQ classes for Java](#)

[CipherSpecs TLS et suites de chiffrement dans IBM MQ classes for JMS](#)


Tâches associées

[Utilisation de certificats pour le client géré .NET](#)

Utilisation de certificats autosignés pour l'authentification mutuelle d'un client et d'un gestionnaire de files d'attente

Suivez les instructions de cet exemple pour implémenter une authentification mutuelle entre un client et un gestionnaire de files d'attente à l'aide de certificats TLS autosignés.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

 DCM sur IBM i ne prend pas en charge les certificats autosignés. Cette tâche ne s'applique donc pas aux systèmes IBM i.

Scénario :

- Vous disposez d'un client, C1, et d'un gestionnaire de files d'attente, QM1, qui doivent communiquer de manière sécurisée. Vous exigez l'établissement d'une authentification mutuelle entre C1 et QM1.
- Vous avez décidé de tester votre communication sécurisée en utilisant des certificats autosignés.

La configuration qui en résulte se présente comme suit :




Figure 19. Configuration obtenue

Dans la Figure 19, à la page 113, le référentiel de clés de QM1 contient le certificat de QM1 et le certificat public de C1. Le référentiel de clés de C1 contient le certificat de C1 et le certificat public de QM1.

Procédure

1. Préparez le référentiel de clés sur le client et sur le gestionnaire de files d'attente, en fonction du système d'exploitation :
 - **ALW** [Sur les systèmes AIX, Linux, and Windows.](#)
 - **z/OS** [Sur les systèmes z/OS \(gestionnaire de files d'attente uniquement\).](#)
2. Créez les certificats autosignés pour le client et le gestionnaire de files d'attente :
 - **ALW** [Sur les systèmes AIX, Linux, and Windows.](#)
 - **z/OS** [Sur les systèmes z/OS \(gestionnaire de files d'attente uniquement\).](#)
3. Procédez à l'extraction d'une copie de chaque certificat :
 - **ALW** [Sur les systèmes AIX, Linux, and Windows.](#)
 - **z/OS** [Sur les systèmes z/OS.](#)
4. Transférez la partie publique du certificat C1 au système QM1 et inversement, à l'aide d'un utilitaire tel que FTP.
 - **z/OS** [Pour z/OS, voir Échange de certificats auto-signés.](#)
5. Ajoutez le certificat partenaire dans le référentiel de clés du client et du gestionnaire de files d'attente :
 - **ALW** [Sur les systèmes AIX, Linux, and Windows.](#)
 - **z/OS** [Sur les systèmes z/OS.](#)
6. Exécutez la commande `REFRESH SECURITY TYPE(SSL)` sur le gestionnaire de files d'attente.
7. Définissez un canal de connexion client en procédant de l'une des deux manières suivantes :
 - A l'aide de l'appel `MQCONN` avec la structure `MQSCO` sur le client C1, comme décrit dans [Création d'un canal de connexion client sur le IBM MQ MQI client.](#)
 - A l'aide d'une table de définition de canal du client, comme décrit dans [Création de définitions de connexion serveur et client sur le serveur.](#)
8. Sur QM1, définissez un canal de connexion serveur en émettant une commande similaire à l'exemple suivant :

```
DEFINE CHANNEL(C1.TO.QM1) CHLTYPE(SVRCONN) TRPTYPE(TCP) SSLCIPH(TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA)
SSLCAUTH(REQUIRED) DESCR('Receiver channel using TLS from C1 to QM1')
```

Le canal doit porter le même nom que le canal de connexion client que vous avez défini à l'étape 6, et utiliser le même CipherSpec.

Résultats

Les référentiels de clés et les canaux sont créés comme indiqué dans la [Figure 19](#), à la [page 113](#).

Que faire ensuite

Vérifiez que la tâche a été exécutée avec succès à l'aide des commandes **DISPLAY**. Si la tâche a abouti, la sortie ressemble à l'exemple ci-après.

A partir du gestionnaire de files d'attente QM1, entrez la commande suivante :

```
DISPLAY CHSTATUS(C1.TO.QM1) SSLPEER SSLCERTI
```

La sortie se présente comme suit :

```
DISPLAY CHSTATUS(C1.TO.QM1) SSLPEER SSLCERTI
 5 : DISPLAY CHSTATUS(C1.TO.QM1) SSLPEER SSLCERTI
AMQ8417: Display Channel Status details.
CHANNEL(C1.TO.QM1)          CHLTYPE(SVRCONN)
CONNAME(192.0.0.1)          CURRENT
SSLCERTI("CN=QM1,OU=IBM MQ Development,O=IBM,ST=Hampshire,C=UK")
SSLPEER("SERIALNUMBER=4C:D0:49:D5:02:5E:02,CN=QM2,OU=IBM MQ
Development,O=IBM,ST=Hampshire,C=UK")
STATUS(RUNNING)            SUBSTATE(RECEIVE)
```

L'attribut de filtre **SSLPEER** des définitions de canal est facultatif. Si la définition de canal **SSLPEER** est configurée, sa valeur doit correspondre au DN du sujet dans le certificat partenaire créé à l'étape 2. Après une connexion réussie, le champ **SSLPEER** de la sortie **DISPLAY CHSTATUS** affiche le DN du sujet du certificat client distant.

Utilisation de certificats signés par l'autorité de certification pour l'authentification mutuelle d'un client et d'un gestionnaire de files d'attente

Suivez les instructions de cet exemple pour implémenter une authentification mutuelle entre un client et un gestionnaire de files d'attente à l'aide de certificats TLS signés par l'autorité de certification.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Scénario :

- Vous disposez d'un client, C1, et d'un gestionnaire de files d'attente, QM1, qui doivent communiquer de manière sécurisée. Vous exigez l'établissement d'une authentification mutuelle entre C1 et QM1.
- A l'avenir, vous envisagez d'utiliser ce réseau dans un environnement de production et vous avez donc décidé d'employer des certificats signés par l'autorité de certification dès le début.

La configuration qui en résulte se présente comme suit :




Figure 20. Configuration obtenue

Dans la Figure 20, à la page 115, le référentiel de clés de C1 contient le certificat de C1 et le certificat de l'autorité de certification. Le référentiel de clés de QM1 contient le certificat de QM1 et le certificat de l'autorité de certification. Dans cet exemple, les certificats de C1 et de QM1 ont été émis par la même autorité de certification. S'ils avaient été émis par des autorités de certification différentes, les référentiels de clés de C1 et de QM1 auraient dû inclure les certificats des deux autorités de certification.

Procédure

1. Préparez le référentiel de clés sur le client et sur le gestionnaire de files d'attente, en fonction du système d'exploitation :

- **IBM i** Sur les systèmes IBM i.
- **ALW** Sur les systèmes AIX, Linux, and Windows.
- **z/OS** Sur les systèmes z/OS (gestionnaire de files d'attente uniquement).

2. Demandez le certificat signé par l'autorité de certification pour le client et le gestionnaire de files d'attente.

Vous pourriez utiliser des autorités de certification différentes pour le client et le gestionnaire de files d'attente.

- **IBM i** Sur les systèmes IBM i.
- **ALW** Sur les systèmes AIX, Linux, and Windows.
- **z/OS** Sur les systèmes z/OS (gestionnaire de files d'attente uniquement).


3. Ajoutez le certificat de l'autorité de certification au référentiel de clés du client et du gestionnaire de files d'attente.

Si le client et le gestionnaire de files d'attente utilisent des autorités de certification différentes, le certificat de chaque autorité de certification doit être ajouté aux deux référentiels de clés.

- **IBM i** N'effectuez pas cette étape sur les systèmes IBM i.
- **ALW** Sur les systèmes AIX, Linux, and Windows.
- **z/OS** Sur les systèmes z/OS (gestionnaire de files d'attente uniquement).

4. Recevez le certificat signé par l'autorité de certification dans le référentiel de clés du client et du gestionnaire de files d'attente :

- **IBM i** Sur les systèmes IBM i.
- **ALW** Sur les systèmes AIX, Linux, and Windows.

-  Sur les systèmes z/OS (gestionnaire de files d'attente uniquement).
- Définissez un canal de connexion client en procédant de l'une des deux manières suivantes :
 - A l'aide de l'appel MQCONNX avec la structure MQSCO sur le client C1, comme décrit dans [Création d'un canal de connexion client sur le IBM MQ MQI client](#).
 - A l'aide d'une table de définition de canal du client, comme décrit dans [Création de définitions de connexion serveur et client sur le serveur](#).
 - Sur QM1, définissez un canal de connexion serveur en émettant une commande similaire à l'exemple suivant :

```
DEFINE CHANNEL(C1.TO.QM1) CHLTYPE(SVRCONN) TRPTYPE(TCP)
SSLCIPH(TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA) SSLCAUTH(REQUIRED)
DESCR('Receiver channel using TLS from C1 to QM1')
```

Le canal doit porter le même nom que le canal de connexion client que vous avez défini à l'étape 6, et utiliser le même CipherSpec.

Résultats

Les référentiels de clés et les canaux sont créés comme indiqué dans la [Figure 20](#), à la page 115.

Que faire ensuite

Vérifiez que la tâche a abouti à l'aide des commandes DISPLAY. Si la tâche a abouti, la sortie ressemble à l'exemple ci-après.

A partir du gestionnaire de files d'attente QM1, entrez la commande suivante :

```
DISPLAY CHSTATUS(TO.QMB) SSLPEER SSLCERTI
```

La sortie se présente comme suit :

```
DISPLAY CHSTATUS(C1.TO.QM1) SSLPEER SSLCERTI
5 : DISPLAY CHSTATUS(C1.TO.QM1) SSLPEER SSLCERTI
AMQ8417: Display Channel Status details.
CHANNEL(C1.TO.QM1)          CHLTYPE(SVRCONN)
CONNAME(192.0.0.1)          CURRENT
SSLCERTI("CN=IBM MQ CA,OU=IBM MQ Devt,O=IBM,ST=Hampshire,C=UK")
SSLPEER("SERIALNUMBER=4C:D0:49:D5:02:5F:38,CN=QMA,OU=IBM MQ
Development,O=IBM,ST=Hampshire,C=UK")
STATUS(RUNNING)            SUBSTATE(RECEIVE)
```

Le champ SSLPEER de la sortie DISPLAY CHSTATUS affiche le DN de sujet du certificat client distant créé à l'étape 2. Le nom de l'émetteur correspond au DN de l'objet du certificat de l'autorité de certification qui a signé le certificat personnel ajouté à l'étape 4.

Connexion anonyme d'un client à un gestionnaire de files d'attente

Suivez les instructions de cet exemple pour modifier un système avec l'authentification mutuelle afin d'autoriser un gestionnaire de files d'attente à se connecter anonymement à un autre gestionnaire de files d'attente.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Scénario :

- Le gestionnaire de files d'attente et le client (QM1 et C1) ont été configurés comme dans la «[Utilisation de certificats signés par l'autorité de certification pour l'authentification mutuelle d'un client et d'un gestionnaire de files d'attente](#)», à la page 114.
- Vous souhaitez modifier C1 pour qu'il se connecte de manière anonyme à QM1.

La configuration qui en résulte se présente comme suit :




Figure 21. Client et gestionnaire de files d'attente autorisant la connexion anonyme

Procédure

1. Retirez le certificat personnel du référentiel de clés de C1, en fonction du système d'exploitation :

- **IBM i** Systèmes IBM i.
- **ALW** Systèmes AIX, Linux, and Windows.

Le label de certificat est soit `ibmwebsphermq` suivi de votre utilisateur de connexion en minuscules, soit la valeur de l'attribut **CERTLABL**. Voir [Labels de certificat numérique](#).

2. Redémarrez l'application client ou faites en sorte qu'elle ferme et rouvre toutes les connexions SSL/TLS.
3. Autorisez les connexions anonymes sur le gestionnaire de files d'attente en exécutant la commande suivante :

```
ALTER CHANNEL(C1.TO.QM1) CHLTYPE(SVRCONN) SSLCAUTH(OPTIONAL)
```

Résultats

Les référentiels de clés et les canaux sont modifiés comme illustré dans la [Figure 21, à la page 117](#).

Que faire ensuite

A l'extrémité serveur du canal, la présence de la valeur de paramètre du nom d'homologue sur le statut de canal indique qu'un certificat client a été transmis.

Vérifiez que la tâche a abouti en exécutant certaines commandes DISPLAY. Si la tâche a abouti, la sortie ressemble à l'exemple ci-après :

A partir du gestionnaire de files d'attente QM1, entrez la commande suivante :

```
DISPLAY CHSTATUS(C1.TO.QM1) SSLPEER SSLCERTI
```

La sortie se présente comme suit :

```
DISPLAY CHSTATUS(C1.TO.QM1) SSLPEER SSLCERTI
5 : DISPLAY CHSTATUS(C1.TO.QM1) SSLPEER SSLCERTI
AMQ8417: Display Channel Status details.
CHANNEL(C1.TO.QM1)                CHLTYPE(SVRCONN)
CONNAME(192.0.0.1)                 CURRENT
```

SSLCERTI ()
STATUS(RUNNING)

SSLPEER()
SUBSTATE(RECEIVE)

Les zones SSLCERTI et SSLPEER sont vides, indiquant que C1 n'a pas envoyé de certificat.

Windows Migration sous Windows

Avec pour point de départ une installation IBM MQ 9.1 existante, ce scénario décrit pas à pas les tâches principales nécessaires à la mise à niveau et à la migration des données vers IBM MQ 9.2. Les deux versions sont installées dans le même environnement Windows.

Windows Planification de la solution

Consultez les rubriques de cette section pour comprendre les sujets abordés dans le scénario, identifier les raisons pour lesquelles une entreprise peut vouloir exécuter ce scénario, et avoir une vue d'ensemble de la solution proposée par le scénario.

Tâches associées

[Planification de votre installation](#)

Windows Hypothèses

Ce scénario se base sur plusieurs hypothèses concernant le système que vous utilisez pour configurer et utiliser l'exemple de configuration informatique. Ces hypothèses concernent le système d'exploitation et la version des produits que vous utilisez, et précisent si vous avez configuré ou non la sécurité d'IBM MQ.

Ce scénario part des hypothèses suivantes :

- Vous utilisez un ordinateur exécutant un système d'exploitation Windows pour ce scénario, et sur lequel vous allez installer la configuration initiale d'IBM MQ 9.1, puis IBM MQ 9.2.

Remarque : La mise en cluster n'est pas décrite dans ce scénario. Il fournit des instructions indiquant comment installer un exemple de configuration IBM MQ à un seul serveur. Vous pouvez l'utiliser comme point de départ pour essayer le scénario tel qu'il a été développé à l'origine.

- Vous utilisez les versions suivantes d'IBM MQ :
 - Pour l'exemple de configuration initiale, vous utilisez IBM MQ 9.1.
 - Pour la configuration postérieure à la migration, vous utilisez IBM MQ 9.2.
- Ce scénario ne décrit pas la configuration de sécurité pour IBM MQ. Toutefois, même si la sécurité est configurée, vous devriez pouvoir le suivre.
- Vous pouvez utiliser l'invite de commande Windows et l'interface graphique IBM MQ Explorer pour effectuer les tâches décrites dans ce scénario.

Concepts associés

[Chemins de migration](#)

Windows Présentation du cas d'une entreprise

Une entreprise souhaite migrer la configuration informatique d'IBM MQ 9.1 existante sur un système d'exploitation Windows vers IBM MQ 9.2.

L'entreprise décide de migrer sa solution métier vers IBM MQ 9.2 qui lui offre la valeur métier suivante :

- Utilisation des fonctions nouvelles et mises à jour dans IBM MQ 9.2.
- Exploration du nouveau type d'édition disponible dans IBM MQ 9.2 : l'édition Continuous Delivery (CD).
- Bénéfices de l'autorisation LDAP sur les plateformes Windows.

Concepts associés

[Types d'édition IBM MQ](#)

Information associée

FAQ d'IBM MQ pour les éditions de prise en charge à long terme (Long Term Support Release, LTSR) et de distribution continue (Continuous Delivery Release, CDR)

Windows Choix d'un chemin de migration

Lorsque vous procédez à la migration depuis la IBM MQ 9.1 vers la IBM MQ 9.2, vous avez le choix entre plusieurs chemins de migration.

Cette rubrique donne un aperçu des chemins de migration suivants :

- Migration à une seule étape, également appelée migration autonome
- Migration côte à côte
- Migration à plusieurs étapes

Remarque : Ce scénario décrit uniquement les méthodes de migration à une seule étape et de migration côte à côte.

Réfléchissez aux avantages et aux limites de chaque méthode de migration pour déterminer celle qui convient le mieux à vos besoins :

Migration à une seule étape

Dans le cas d'une migration à une seule étape, l'installation de la version la plus récente du produit remplace une ancienne version dans le même emplacement d'installation.

L'avantage de la migration à une seule étape est qu'elle change le moins possible la configuration d'un gestionnaire de files d'attente d'une version précédente. Les applications existantes basculent du chargement des bibliothèques de l'ancienne version au chargement des bibliothèques de la version la plus récente automatiquement. Avec cette approche, votre système n'est pas disponible pendant tout le processus.

Migration côte à côte

Dans le cas d'une migration côte à côte, vous installez la version la plus récente d'IBM MQ avec des gestionnaires de files d'attente qui restent associés à la version précédente.

Lorsque vous êtes prêt, migrez les gestionnaires de files d'attente et les applications vers la version la plus récente.

Avec la migration côte à côte, comme vous désinstallez la version précédente avant de démarrer les gestionnaires de files d'attente, vous pouvez définir une installation de la version la plus récente comme l'installation principale.

Voir [Choix d'une installation principale](#) pour plus d'informations.

Migration à plusieurs étapes

Dans le cas d'une migration à plusieurs étapes, vous installez la version la plus récente du produit avec les gestionnaires de files d'attente en cours d'exécution qui restent associés à l'ancienne version. Vous pouvez créer des gestionnaires de files d'attente et exécuter de nouvelles applications à l'aide de l'installation de la version la plus récente. Lorsque vous êtes prêt à démarrer la migration des gestionnaires de files d'attente et des applications à partir de la version précédente, vous pouvez le faire en les migrant un par un. Une fois la migration terminée, désinstallez l'ancienne version et faites de l'installation de la version la plus récente l'installation principale.

Avec l'approche à plusieurs étapes, tant que vous ne désinstallez pas l'ancienne version, vous devez configurer un environnement pour exécuter les applications qui se connectent à un gestionnaire de files d'attente de la version la plus récente. Vous devez également fournir un chemin pour l'exécution des commandes IBM MQ. Ces deux tâches sont réalisées à l'aide de la commande [setmqenv](#).

Concepts associés

[Présentation des concepts et des méthodes de migration](#)

[Migration à une seule étape vers la version la plus récente](#)

Migration côte à côte vers la version la plus récente
 Migration à plusieurs étapes vers la version la plus récente
 Modifications des versions précédentes ayant un impact sur la migration

Windows Solution technique

Ce scénario décrit deux méthodes de migration depuis une version antérieure d'IBM MQ vers une version ultérieure, où les deux versions s'exécutent sur un système d'exploitation Windows, sur le même serveur.

Windows Présentation : configuration informatique initiale

Une entreprise utilise une configuration informatique existante fournie par IBM MQ 9.1 installé sur un serveur dont le système d'exploitation est Windows. Ce scénario décrit la migration de la configuration informatique initiale vers une configuration informatique équivalente fournie par IBM MQ 9.2 sur le même serveur.

La configuration informatique initiale comprend plusieurs composants qu'un administrateur configure ou utilise, comme illustré dans la Figure 22, à la page 120 :




Figure 22. Configuration informatique initiale

Application JMS

Une application autonome avec laquelle les utilisateurs professionnels interagissent, par exemple pour enregistrer une commande. L'application utilise Java Message Service (JMS) pour la messagerie asynchrone.

- JMS est la norme de messagerie Java de bout en bout la plus largement prise en charge. Les applications basées sur JMS sont donc transférables sur de nombreux produits de messagerie.
- JMS fournit un niveau d'abstraction à partir des détails de la couche de messagerie, ce qui simplifie le processus de développement d'application.
- JMS fournit des communications asynchrones, ce qui permet aux applications de s'exécuter sans avoir à attendre une réponse, contrairement aux systèmes couplés de façon contraignante, comme un appel d'une procédure distante (RPC).
- Les applications qui utilisent JMS n'indiquent pas directement les informations d'accès aux ressources. Au lieu de cela, elles recherchent et utilisent des objets gérés JMS, par exemple une fabrique de connexions et une destination.

Dans certains cas, d'autres normes de messagerie que JMS peuvent être plus appropriées. Par exemple, IBM Message Service Clients for C, C++ et .NET, aussi appelé XMS, sont des API qui apportent des avantages similaires à ceux de JMS pour les applications non-Java. XMS est donc plus adapté si vous utilisez la plateforme .NET ou souhaitez intégrer des applications C++ existantes à des applications Java EE récentes.

L'application utilise la messagerie point-à-point pour envoyer des messages à une file d'attente dans l'infrastructure et traite les messages de réponse, afin de fournir une réponse appropriée à l'utilisateur métier.

Dans ce modèle de messagerie, une application envoie un message à une file d'attente et une autre application reçoit le message de la file d'attente et en accuse réception. Il s'agit de la forme de messagerie la plus simple car elle n'implique que deux nœuds finaux. Ce modèle est également le mieux adapté au scénario de l'exemple d'application : un seul client demande des informations à un seul serveur.

Dans l'autre modèle de messagerie, le modèle par publication/abonnement, un diffuseur publie un message dans une rubrique du message. Les abonnés s'abonnent à la rubrique pour recevoir les messages correspondants. Le diffuseur et l'abonné ne partagent aucune information mutuelle et le message est reçu par zéro ou plusieurs destinataires.

Gestionnaire de files d'attente sampleQM

Le gestionnaire de file d'attente IBM MQ qui fournit l'infrastructure de messagerie initiale. Il héberge la file d'attente utilisée par l'application JMS.

Q1 [file d'attente de messages]

File d'attente IBM MQ à laquelle l'application JMS envoie des messages.

Espace de nom JNDI

Un espace de nom Java Naming Directory Interface JNDI est utilisé pour contenir des objets administrés JMS, que les applications peuvent utiliser pour se connecter à IBM MQ et accéder à des destinations pour envoyer ou recevoir des messages.

L'espace de nom JNDI fait partie de Java EE. Il constitue une méthode standard permettant aux applications d'accéder à divers types de services d'annuaire et de nommage, pour extraire des composants d'application. Par exemple, vous pouvez utiliser l'espace de nom JNDI pour accéder à un service de nommage sur un système de fichiers afin d'extraire l'emplacement d'un objet imprimante, ou pour accéder à un service d'annuaire sur un serveur LDAP afin d'extraire un objet utilisateur contenant un ID et un mot de passe. Par conséquent, l'espace de nom JNDI améliore la portabilité des applications JMS et simplifie l'intégration de ces applications les unes aux autres et aux systèmes existants. En ce qui concerne la messagerie JMS, l'espace de nom JNDI permet de stocker des objets qui représentent la destination cible d'un message, ou la fabrique de connexions qui crée la connexion entre votre application et sa destination de messagerie.

Toute application ou processus ayant un accès à l'espace de nom JNDI peut utiliser les mêmes objets gérés. Les propriétés des objets gérés peuvent être modifiées dans l'espace de nom JNDI, et tous les processus ou applications bénéficient de ces modifications.

Contexte initial

Un contexte initial définit la racine de l'espace de nom JNDI. Pour utiliser IBM MQ Explorer afin de créer et de configurer des objets gérés, vous devez d'abord ajouter un contexte initial qui définit la racine de l'espace de nom JNDI. De même, une application JMS obtient d'abord un contexte initial avant de pouvoir récupérer les objets gérés à partir de l'espace de nom JNDI.

Fabrique de connexions myCF

Un objet fabrique de connexions JMS définit un ensemble de propriétés de configuration standard pour les connexions. Une application utilise une fabrique de connexions pour créer une connexion à IBM MQ.

Destination myQueue

Une destination JMS peut être une rubrique ou une file d'attente. Dans ce scénario, la destination est une file d'attente, et identifie la file d'attente IBM MQ à laquelle les applications envoient des messages et/ou dont elles reçoivent des messages. Une application recherche la destination dans l'espace de nom JNDI pour créer une connexion à la file d'attente IBM MQ.

Windows *Présentation : topologie logique fournie*

L'entreprise est passée de l'utilisation d'IBM MQ 9.1 à l'utilisation d'IBM MQ 9.2.

Après la migration, la configuration informatique reste inchangée, comme illustré dans la [Figure 23](#), à la [page 123](#). Le gestionnaire de files d'attente et le modèle d'application sont migrés, et votre activité peut bénéficier de la nouvelle fonctionnalité proposée dans la version la plus récente d'IBM MQ.




Figure 23. Configuration informatique distribuée

Windows Implémentation de la solution à l'aide de l'interface graphique

Dans ce scénario, l'implémentation de la solution implique l'utilisation de l'interface de ligne de commande pour migrer depuis une édition précédente d'IBM MQ s'exécutant sur un système d'exploitation Windows vers une édition ultérieure s'exécutant également sur un système d'exploitation Windows. Vous devez ensuite vérifier que les gestionnaires de files d'attente et les files d'attente ont été migrés vers l'édition la plus récente.

Avant de commencer

Si vous souhaitez essayer ce scénario, suivez d'abord les instructions permettant de configurer une copie de l'exemple de l'infrastructure de messagerie, comme indiqué dans la rubrique «Création d'une configuration informatique initiale», à la page 124. Cet exemple de configuration est basé sur IBM MQ 9.1.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Le processus de migration décrit dans ce scénario montre comment migrer un gestionnaire de files d'attente à partir de la IBM MQ 9.1 vers la IBM MQ 9.2.

Le scénario comprend deux options de migration. Vous pouvez essayer une ou l'autre de ces options, ou les deux.

Option 1 : migration à une seule étape

Dans le cas d'une migration à une seule étape, l'installation de la version la plus récente du produit remplace une ancienne version dans le même emplacement d'installation.

L'avantage de la migration à une seule étape est qu'elle change le moins possible la configuration d'un gestionnaire de files d'attente d'une version précédente. Les applications existantes basculent du chargement des bibliothèques de l'ancienne version au chargement des bibliothèques de la version la plus récente automatiquement. Avec cette approche, votre système n'est pas disponible pendant tout le processus.

Option 2 : migration côte à côte

Dans une migration côte à côte, vous installez la version la plus récente d'IBM MQ en même temps qu'une version plus ancienne. Les gestionnaires de files d'attente continuent d'être associés à la version précédente jusqu'à ce que vous les fassiez migrer vers la nouvelle version.

Avec la migration côte à côte, vous pouvez définir la version la plus récente comme installation principale, car vous avez désinstallé la version précédente avant de démarrer les gestionnaires de files d'attente.

Procédure

1. Créez un exemple de configuration informatique initiale qui sera utilisé comme point de départ du scénario, comme indiqué dans la rubrique [«Création d'une configuration informatique initiale»](#), à la page 124.
2. Sélectionnez la méthode voulue de migration du produit, puis suivez les instructions correspondant à l'option choisie :
 - [«Option 1 : migration à une seule étape»](#), à la page 134
 - [«Option 2 : migration côte à côte»](#), à la page 141

Concepts associés

[AIX, Linux, and Windows : Migration à une seule étape de la IBM WebSphere MQ 7.0.1, ou une version ultérieure, vers la version la plus récente](#)

[AIX, Linux, and Windows : Migration côte à côte depuis IBM WebSphere MQ 7.0.1, ou version ultérieure, vers la version la plus récente](#)

Tâches associées

[Migration d'un gestionnaire de files d'attente depuis une version précédente vers une version plus récente sous Windows](#)

[Choix d'une installation principale](#)



Création d'une configuration informatique initiale

Ce scénario a été développé à l'aide d'un exemple de configuration informatique initiale. Suivez les instructions pour configurer cet exemple de configuration et essayer le scénario tel qu'il a été développé à l'origine.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

La configuration informatique initiale de scénario, qui est décrite dans [«Présentation : configuration informatique initiale»](#), à la page 120, comprend un contexte initial ajouté pour permettre à IBM MQ Explorer de se connecter à la racine de l'espace de nom JNDI. L'espace de nom JNDI contient une

fabrique de connexions, ajoutée pour l'exemple d'application JMS et qui lui permet de se connecter à IBM MQ. Il comprend aussi une destination, ajoutée pour l'exemple d'application JMS et qui lui permet de se connecter à la file d'attente IBM MQ. Cette file d'attente IBM MQ a également été ajoutée à la configuration informatique initiale et est utilisée par l'exemple d'application JMS.

Procédure

1. [Installez IBM MQ 9.1](#) et vérifiez votre installation.
2. [Configurez l'espace-noms JNDI et les objets gérés.](#)
3. [Vérifiez la configuration informatique initiale.](#)

Installation d'IBM MQ 9.1 à l'aide du tableau de bord

Utilisez le tableau de bord et les assistants d'installation pour installer la version de IBM MQ que vous souhaitez choisir comme configuration informatique initiale à utiliser comme point de départ de ce scénario.

Avant de commencer

Avant d'exécuter cette tâche, effectuez les vérifications suivantes :

- Vous devez avoir des droits d'administrateur local lors de l'installation.
- Vérifiez que le nom du poste ne contient aucun espace.
- Vérifiez que vous disposez d'un espace disque suffisant. Pour plus d'informations, voir [Espace disque requis sur Multiplatforms](#).

Dans ce scénario, il n'est pas nécessaire de déterminer si vous devez définir les ID utilisateur de domaine Windows pour les utilisateurs d'IBM MQ, car cette exigence n'est pas abordée dans le scénario. Pour plus d'informations, voir [Création d'un domaine Active Directory et DNS pour IBM MQ](#).

Avant d'installer IBM MQ, vérifiez que votre système respecte les configurations matérielle et logicielle requises. Pour des informations à jour relatives aux matériels et logiciels requis, voir [Configuration système requise pour IBM MQ](#).

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Cette tâche décrit les étapes de base de l'installation de la IBM MQ sur un système d'exploitation Windows.

Les programmes d'installation contiennent des liens à des informations supplémentaires. Le processus d'installation se divise en plusieurs parties, comme suit :

1. Démarrez le processus d'installation.
2. Utilisez le tableau de bord pour vérifier et installer les logiciels requis, spécifier les informations réseau et lancer l'assistant d'installation d'IBM MQ.
3. Utilisez l'assistant d'installation d'IBM MQ pour installer le logiciel, puis démarrez l'Prepare IBM MQ Wizard.
4. Utilisez l'Prepare IBM MQ Wizard pour démarrer le service IBM MQ.

Procédure

1. Vous pouvez démarrer le processus d'installation de deux façons :
 - Dans l'Explorateur Windows, accédez au dossier temporaire dans lequel vous avez téléchargé l'image d'installation et cliquez deux fois sur `setup.exe`, ou
 - Insérez le DVD IBM MQ for Windows Server dans l'unité correspondante. Si la fonction d'exécution automatique est activée, l'installation commence. Sinon, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Setup dans le dossier root du DVD pour démarrer le processus d'installation.

Le tableau de bord d'installation démarre.

2. Lancez le tableau de bord, vérifiez les exigences logicielles et la configuration du réseau et, si nécessaire, modifiez-les.
 - a) Cliquez sur le bouton **Conditions logicielles requises** pour afficher l'onglet **Conditions logicielles requises**.
 - b) Vérifiez que les conditions logicielles sont remplies et que les entrées correspondantes sont accompagnées d'une coche verte et de la mention OK. Procédez aux corrections indiquées.
Remarque : Pour afficher plus de détails sur une exigence, cliquez sur le bouton Plus (+).
 - c) Cliquez sur le bouton **Configuration du réseau** pour afficher l'onglet **Configuration du réseau**.
 - d) Cliquez sur le bouton d'option **Non**.

Remarque : Ce scénario suppose qu'il n'est pas nécessaire de configurer l'ID utilisateur de domaine pour IBM MQ. Pour plus d'informations sur la configuration des utilisateurs de domaine IBM MQ for Windows, cliquez sur le bouton **Informations complémentaires**.

- e) Dans l'onglet **Installation d'IBM MQ** du tableau de bord, sélectionnez la langue d'installation, puis cliquez sur le bouton **Lancer le programme d'installation d'IBM MQ** pour ouvrir l'assistant d'installation d'IBM MQ.

Vous avez passé en revue les exigences d'installation d'IBM MQ, avez apporté les modifications requises le cas échéant et avez démarré l'assistant d'installation d'IBM MQ.

3. Utilisez l'assistant d'installation IBM MQ pour installer le logiciel et pour démarrer Prepare IBM MQ Wizard.
 - a) Dans l'assistant d'installation IBM MQ, lisez le contrat de licence et cochez la case **J'accepte les dispositions du contrat de licence**, puis cliquez sur **Suivant**.
 - b) Cliquez sur **Normal**, puis sur **Suivant**.
 - c) Dans la page **Prêt à installer IBM MQ**, consultez les informations d'installation et cliquez sur **Installer**.

Remarque : Notez les informations suivantes :

- Nom d'installation
- Dossier principal des fichiers de programme
- Dossier principal des fichiers de données

Les fonctionnalités suivantes vont être installées :

- IBM MQServeur
- IBM MQ : une interface graphique pour l'administration et la surveillance des ressources IBM MQ
- Services Web et de messagerie de Java™ et .NET
- IBM MQ Development Toolkit

Le processus d'installation commence. Selon votre système, le processus d'installation peut prendre plusieurs minutes.

A la fin du processus d'installation, la fenêtre de configuration IBM MQ affiche le message Installation Wizard Completed Successfully.

- d) Cliquez sur **Terminer**.

Vous avez installé IBM MQ. L'Prepare IBM MQ Wizard démarre automatiquement et affiche la page **Bienvenue dans Prepare IBM MQ Wizard**.

4. Utilisez l'assistant Préparation de MQ pour démarrer le service IBM MQ.
 - a) Dans la page Bienvenue de l'Prepare IBM MQ Wizard, sélectionnez **Suivant**.
Le Prepare IBM MQ Wizard affiche le message Status: Checking IBM MQ Configuration et une barre de progression. Lorsque le processus est terminé, la page de configuration du réseau d'IBM MQ s'affiche.
 - b) Dans la page de configuration du réseau d'IBM MQ de l'Prepare IBM MQ Wizard, sélectionnez **Non**.

c) Cliquez sur **Suivant**.

Le Prepare IBM MQ Wizard affiche un message Status: starting the IBM MQ Service et une barre de progression. Lorsque le processus est terminé, l'assistant affiche la page Exécution de l'Prepare IBM MQ Wizard.

d) Sélectionnez **Lancer IBM MQ Explorer** et indiquez si le bloc-notes doit être ouvert afin d'afficher les notes sur l'édition, puis cliquez sur le bouton **Terminer**.

IBM MQ Explorer démarre.

L'installation d'IBM MQ est terminée et IBM MQ Explorer a démarré.

Résultats

IBM MQ est installé sur votre ordinateur.

Que faire ensuite

Vous êtes maintenant prêt à créer les objets gérés utilisés dans ce scénario, comme décrit dans la rubrique [«Configuration de l'espace de nom JNDI et des objets gérés»](#), à la page 127.

Concepts associés

[Présentation de IBM MQ](#)

Tâches associées

[Installation d'un serveur IBM MQ sous Windows](#)

[Configuration d'un serveur IBM MQ](#)

Référence associée

[Configuration matérielle et logicielle requise sur les systèmes Windows](#)

Configuration de l'espace de nom JNDI et des objets gérés

Définissez le contexte initial de l'espace de nom JNDI dans IBM MQ Explorer, puis dans l'espace de nom, définissez les objets gérés que le modèle d'application peut utiliser.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche


Dans cette tâche, vous créez les objets suivants dans IBM MQ.

- Un espace de nom JNDI situé dans le système de fichiers local. Un système de fichiers est utilisé car il s'agit du mécanisme JNDI le plus simple pour un exemple de scénario.

L'espace de nom JNDI peut se trouver sur un système de fichiers, sur un serveur LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) ou dans une autre implémentation JNDI. Si vous souhaitez utiliser un espace de nom JNDI sur un serveur LDAP ou dans une autre implémentation JNDI, vous devez configurer l'espace de nom JNDI et modifier l'exemple d'application pour référencer l'espace de nom JNDI, comme l'exige l'implémentation.

- Objets gérés dans l'espace de nom JNDI. L'application JMS peut rechercher les objets gérés pour se connecter à IBM MQ et accéder aux destinations d'IBM MQ avec lesquelles envoyer ou recevoir des messages.

WebSphere MQ



WebSphere MQ JNDI Namespace




Figure 24. Objets créés dans IBM MQ

Procédure

1. Démarrez IBM MQ Explorer, si ce n'est pas déjà fait, en cliquant sur **Démarrer > Tous les programmes > IBM MQ > IBM MQ Explorer**.

Si IBM MQ Explorer est déjà en cours d'exécution et affiche la page d'accueil, fermez la page d'accueil pour commencer à gérer les objets IBM MQ.

2. Créez un gestionnaire de files d'attente à utiliser dans l'exemple d'application.

- a) Cliquez avec le bouton droit de la souris sur **Gestionnaires de files d'attente** et sélectionnez **Nouveau > Gestionnaire de files d'attente...**

L'assistant Création d'un gestionnaire de files d'attente s'ouvre.

- b) Dans la zone **Nom du gestionnaire de files d'attente**, tapez `sampleQM`.

Vous pouvez choisir un autre nom de gestionnaire de files d'attente, mais n'oubliez pas de l'utiliser à la place de `sampleQM` dans les dernières étapes de configuration.

Remarque : Le nom ne doit pas comporter plus de 48 caractères, parmi les suivants :

- les lettres en minuscules ou en majuscules (A-Z a-z)
- les caractères numériques (0-9)
- le point (.)
- la barre oblique (/)
- le caractère de soulignement (_)
- le symbole de pourcentage (%)

Il est nécessaire de respecter l'utilisation des minuscules et des majuscules dans les noms. Les objets du même type doit avoir des noms différents. Par exemple, deux files d'attente ne peuvent pas avoir le même nom, contrairement à un gestionnaire de files d'attente et une file d'attente.

- c) Dans la zone **File d'attente de rebut**, tapez `SYSTEM.DEAD.LETTER.QUEUE`.

Cette zone est le nom de la file d'attente de rebut qui est automatiquement créée lors de la création du gestionnaire de files d'attente.

Une file d'attente de rebut stocke les messages qui ne peuvent pas être livrés à leur destination, par exemple parce que la file d'attente est saturée. Tous les gestionnaires de files d'attente doivent être associés à une file d'attente de rebut.

- d) Laissez les autres zones vides et cliquez sur le bouton **Terminer** ou, à défaut, sur **Suivant**.

Le bouton **Terminer** est désactivé si le numéro de port entre en conflit avec un gestionnaire de files d'attente existant, par exemple, le gestionnaire de files d'attente qui est créé pendant la configuration par défaut. Vous devez poursuivre les étapes de l'assistant pour modifier le numéro de port par défaut.

- e) Si vous avez cliqué sur **Suivant**, continuez pour accepter les valeurs par défaut et cliquez sur le bouton **Suivant** jusqu'à la dernière page de l'assistant sur laquelle le bouton **Terminer** est disponible. Modifiez le numéro de port, par exemple en indiquant 1415 et cliquez sur **Terminer**.

IBM MQ affiche une boîte de dialogue lors de la création et du démarrage du gestionnaire de files d'attente.

3. Ajoutez un contexte initial pour l'espace de nom *JNDI*, puis connectez IBM MQ Explorer à ce contexte.

Pour pouvoir utiliser IBM MQ Explorer pour créer et configurer des objets gérés JMS, vous devez ajouter un contexte initial afin de définir la racine de l'espace de nom JNDI dans lequel les objets gérés sont stockés.

Chaque fois que vous souhaitez utiliser IBM MQ Explorer pour créer ou gérer des objets gérés dans l'espace de nom JNDI, vous devez connecter IBM MQ Explorer au contexte initial de l'espace de nom JNDI.

- a) Dans la sous-fenêtre IBM MQ Explorer - **Navigateur**, cliquez avec le bouton droit de la souris sur **Objets gérés par JMS**, puis sélectionnez **Ajouter un contexte initial...**

Cette action affiche la page " **Détails de connexion** ".

b) Sous " **Où se trouve l'espace de nom JNDI?** ", cochez la case **Système de fichiers** .

c) Dans la zone **Répertoire de liaisons**, tapez C:\JNDI-Directory.

Cette valeur correspond à l'emplacement de l'espace de nom JNDI indiqué dans l'exemple d'application JMS. Si vous devez indiquer un autre répertoire JNDI, vous devez modifier l'application en conséquence.

Si le répertoire n'existe pas sur votre système, la fenêtre affiche le message *Specified location does not exist or is not readable*. Cliquez sur **Parcourir ...** pour ouvrir une fenêtre de système de fichiers, accédez à Local Disk (C:), puis cliquez sur **Créer un nouveau dossier** pour créer le dossier JNDI-Directory . Cliquez sur **OK**.

Cliquez sur **Suivant**.

d) Dans la page des **Préférences utilisateur**, conservez les paramètres par défaut.

- **Alias du contexte** : L'emplacement de l'espace de nom JNDI sera utilisé comme alias pour afficher le contexte initial dans IBM MQ Explorer.
- **Connexion immédiate une fois terminé** : Cette option connecte IBM MQ Explorer à l'espace de nom JNDI lorsque vous avez terminé la création du contexte initial, vous permettant de créer immédiatement des objets gérés.
- **Reconnexion automatique au contexte lors du démarrage** : Cette option n'est pas sélectionnée, car en principe, vous n'avez pas besoin qu'IBM MQ Explorer se reconnecte automatiquement au contexte initial à chaque fois que vous fermez et rouvrez IBM MQ Explorer.

Si vous utilisez fréquemment IBM MQ Explorer pour créer ou gérer des objets gérés dans l'espace de nom JNDI, cochez la case **Reconnexion automatique au contexte lors du démarrage** pour qu'IBM MQ Explorer se reconnecte automatiquement au contexte initial à chaque démarrage d'IBM MQ Explorer. Cette option vous évite de devoir connecter manuellement IBM MQ Explorer au contexte initial.

Cliquez sur **Terminer** pour créer et afficher le contexte initial.

4. Créez un objet géré de fabrique de connexions.

Un objet géré de fabrique de connexions définit un ensemble de propriétés de configuration standard pour les connexions. Une application utilise une fabrique de connexions pour créer une connexion à IBM MQ.

a) Dans la sous-fenêtre IBM MQ Explorer - **Navigateur**, développez **Objets gérés par JMS**, puis développez le contexte initial, intitulé **file:/C:/JNDI-Directory/**.

b) Cliquez avec le bouton droit de la souris sur **Fabrique de connexions**, puis cliquez sur **Nouveau > Fabrique de connexions...**

Cette action affiche l'assistant **Nouvelle fabrique de connexions**.

c) Dans la zone Nom, tapez myCF.

L'exemple d'application sample JMS contient du code qui recherche une fabrique de connexions nommée myCF. Si vous devez utiliser un autre nom, vous devez modifier l'application en conséquence.

IBM MQ est utilisé par le fournisseur de messagerie, car l'exemple d'application utilise la messagerie point-à-point.

Cliquez sur **Suivant**.

d) Conservez le type de fabrique de connexions **Fabrique de connexions**, car cette option est la plus souple pour une utilisation générale de JMS.

Une fabrique de connexions indépendante du domaine permet aux applications JMS d'utiliser les deux types de messagerie (point-à-point et publication/abonnement), notamment si vous souhaitez que l'application JMS exécute les deux types de messagerie dans la même transaction.

Si l'application JMS ne doit utiliser qu'un seul type de messagerie (soit point-à-point, soit publication/abonnement), vous pouvez sélectionner un domaine de messagerie spécifique lorsque vous créez la fabrique de connexions : une fabrique de connexions propre à ce domaine (file d'attente ou rubrique) est alors créée.

e) Laissez vide l'option de prise en charge des transactions XA.

L'exemple d'application n'utilise pas les transactions compatibles XA.

IBM MQ JMS prend en charge les transactions compatibles XA en mode liaison. Si vous souhaitez que l'exemple d'application utilise des transactions compatibles XA, vous devez modifier l'exemple d'application.

Cliquez sur **Suivant**.

f) Pour l'option de transfert, conservez **Liaisons**.

L'exemple d'application JMS qui utilise la fabrique de connexions s'exécute sur le même ordinateur que le gestionnaire de files d'attente, et peut donc utiliser le transfert en mode liaison. Cette option signifie que l'application JMS se connecte directement au gestionnaire et est plus avantageuse sur le plan des performances que le mode client.

Cliquez sur **Suivant**, puis à nouveau sur **Suivant**.

g) Dans la page **Modification des propriétés**, sélectionnez **Connexion** dans le menu à gauche, puis dans la sous-fenêtre **Connexion**, sélectionnez sampleQM comme **Gestionnaire de files d'attente de base**.

Le gestionnaire de files d'attente de base est celui auquel l'application va se connecter. Laissez cette zone vide si vous voulez que l'application puisse se connecter à plusieurs gestionnaires de files d'attente.

h) Cliquez sur **Terminer**.

IBM MQ affiche une boîte de dialogue pour indiquer que l'objet a été créé correctement. Cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre de la boîte de dialogue.

5. Créez un objet géré de destination.

Un objet géré de destination identifie la file d'attente d'IBM MQ utilisée par les applications pour l'envoi et/ou la réception des messages. Une application recherche la destination dans l'espace de nom JNDI pour créer une connexion à la file d'attente IBM MQ.

Dans la messagerie par publication/abonnement, la destination identifie une rubrique au lieu d'une file d'attente.

a) Dans la sous-fenêtre IBM MQ Explorer - **Navigateur**, développez **Objets gérés par JMS**, puis développez le contexte initial, intitulé **file:/C:/JNDI-Directory/**.

b) Cliquez avec le bouton droit de la souris sur **Destinations**, puis cliquez sur **Nouveau > Destination....**

L'assistant **Nouvelle destination** s'affiche.

c) Dans le champ **Nom**, entrez myQueue.

Conservez le **Type File d'attente**.

L'exemple d'application sample JMS contient du code qui recherche une destination nommée myQueue. L'exemple d'application JMS utilise la messagerie point à point et nécessite donc une destination de type file d'attente. Les destinations de type rubrique sont utilisés pour la messagerie par publication/abonnement.

d) Cochez la case **Démarrez l'assistant pour créer une file d'attente MQ correspondante**.

L'objet de destination a besoin d'une file d'attente IBM MQ correspondante. Il est commode d'utiliser IBM MQ Explorer pour créer les deux ensemble. Une fois les données entrées dans l'assistant **Nouvelle destination**, l'assistant **Nouvelle file d'attente MQ** s'ouvre et de nombreux détails concernant la file d'attente destination sont mappés vers la file d'attente IBM MQ.

Cliquez sur **Suivant**.

Cliquez à nouveau sur **Suivant**.

e) Sur la page " **Modifier les propriétés** ", cliquez sur **Sélectionner ...** en regard de **Gestionnaire de files d'attente**. Sélectionnez le gestionnaire de files d'attente sampleQM que vous avez créé précédemment, puis cliquez sur **OK**.

f) Nommez Q1 la file d'attente IBM MQ.

Vous pouvez choisir un autre nom de file d'attente, mais n'oubliez pas de l'utiliser à la place de Q1 dans les dernières étapes de configuration.

Remarque : Le nom ne doit pas comporter plus de 48 caractères, parmi les suivants :

- les lettres en minuscules ou en majuscules (A-Z a-z)
- les caractères numériques (0-9)
- le point (.)
- la barre oblique (/)
- le caractère de soulignement (_)
- le symbole de pourcentage (%)

Il est nécessaire de respecter l'utilisation des minuscules et des majuscules dans les noms. Les objets du même type doit avoir des noms différents. Par exemple, deux files d'attente ne peuvent pas avoir le même nom, contrairement à un gestionnaire de files d'attente et une file d'attente.

g) Cliquez sur **Terminer**.

L'assistant **Créer une file d'attente MQ** démarre.

Si l'assistant ne démarre pas, cela est peut-être dû au fait que vous n'avez pas coché la case **Démarrez l'assistant pour créer une file d'attente MQ correspondante** dans une étape antérieure. Dans la sous-fenêtre IBM MQ Explorer - **Navigateur**, développez le gestionnaire de files d'attente **sampleQM**, cliquez avec le bouton droit de la souris sur **Files d'attente**, puis sélectionnez **Nouveau > File d'attente locale...**

6. Créez une file d'attente IBM MQ correspondante.

L'objet géré de destination que vous avez créé précédemment représente une file d'attente IBM MQ. Cette file d'attente est l'emplacement où sont stockés les messages JMS.

- a) Cliquez sur **Suivant** pour accepter le gestionnaire de files d'attente **sampleQM** que vous avez créé précédemment.
- b) Cliquez sur **Suivant**.
- c) Cliquez sur **Terminer** pour créer la file d'attente IBM MQ à l'aide des informations de l'objet géré de destination que vous avez créé précédemment.

IBM MQ affiche une boîte de dialogue avec un message indiquant que l'objet a été créé correctement.

La nouvelle file d'attente est maintenant visible dans la **Files d'attente** sous le gestionnaire de files d'attente.

Résultats

Vous avez maintenant créé les objets IBM MQ requis pour utiliser l'exemple d'application JMS.

Que faire ensuite

Vous êtes maintenant prêt à vérifier que vous avez configuré correctement IBM MQ afin de l'utiliser avec l'exemple d'application, comme indiqué dans [«Vérification de la configuration informatique initiale»](#), à la page 132.

Vérification de la configuration informatique initiale

Exécutez l'exemple d'application autonome JMS pour envoyer et recevoir des messages via IBM MQ, et vérifiez que vous avez configuré correctement IBM MQ afin de l'utiliser avec l'exemple d'application.

Avant de commencer

Téléchargez le module de l'exemple d'application. Cliquez sur le lien suivant et enregistrez le fichier sur l'ordinateur sur lequel vous installez IBM MQ : [sampleJMSApp.zip](#), puis extrayez le contenu. Le

package comprend un exemple de fichier `.jar` de l'application JMS et des fichiers de lots pour exécuter l'application.

- L'exemple de fichier `sampleJMSApp.jar` et les fichiers `.cmd` doivent se trouver dans le même répertoire.
- Les fichiers `.cmd` utilisent des variables d'environnement pour définir le chemin d'accès aux classes afin d'exécuter l'application JMS. Lorsque vous exécutez l'application JMS, si vous détectez une erreur Java `java.lang.NoClassDefFoundError`, modifiez la ligne du chemin de classe dans le fichier de commandes.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

L'application JMS comprend un demandeur client, qui envoie le message initial, et un canal répondeur client, qui reçoit le message et envoie une réponse. Les fichiers de commandes par lots fournis effectuent les actions suivantes :

- `runresponder.cmd` ouvre une fenêtre d'invite de commande dans laquelle le client répondeur démarre, puis attend un message.
- `runrequester.cmd` ouvre une nouvelle fenêtre d'invite de commande dans lequel le client demandeur démarre, puis envoie un message de demande et reçoit une réponse.

Ces deux fenêtre d'invites de commande vous permettent de visualiser les actions du demandeur et du répondeur séparément et plus clairement.

Procédure

1. Cliquez deux fois sur le fichier `runresponder.cmd`.

Dans la fenêtre d'invite de commande appelée **fenêtre Répondeur**, le client répondeur démarre, puis attend un message.

```
> Connection factory located in JNDI.> Destination located in JNDI.> Creating connection to
QueueManager.> Created connection.
> Waiting for message.
```

2. Cliquez deux fois sur le fichier `runrequester.cmd`.

Dans la **fenêtre du demandeur**, observez les messages du demandeur. Dans la **fenêtre du répondeur**, observez les messages du répondeur qui sont mis à jour : le message qu'il a reçu du client demandeur et le message de réponse qu'il a envoyé.

Résultats

Dans la fenêtre d'invite de commande, libellée **fenêtre du demandeur**, le client du demandeur affiche le statut de la connexion, le message qu'il a envoyé, puis le message de réponse qu'il a reçu du client du répondeur :

```
> Connection factory located in JNDI.> Destination located in JNDI.> Creating connection to
QueueManager.> Connection created.
> Sending stock request for 'BakedBeans'> Sent Message
ID=ID:414d5120514d5f4c33344c3238482020c3cd094d20002b02
> Received Message ID=ID:414d5120514d5f4c33344c3238482020c3cd094d20002902 for 'B
akedBeans - 15 tins in stock'
> Closing connection to QueueManager.> Closed Connection.
-----
In this window, observe the messages sent through IBM MQ:
- The request message sent
- The reply message received
-----
When ready, press any key to close this window
Press any key to continue . . .
```

Dans la **fenêtre du répondeur**, observez les messages du répondeur qui sont mis à jour : le message qu'il a reçu du client demandeur et le message de réponse qu'il a envoyé:

```
> Connection factory located in JNDI.> Destination located in JNDI.> Creating connection to
QueueManager.> Created connection.
```

```

> Waiting for message.

> Received Message ID=ID:414d5120514d5f4c33344c3238482020c3cd094d20002b02 for 'B
akedBeans'
> Sending Reply Message 'BakedBeans - 15 tins in stock'> Sent Message
ID=ID:414d5120514d5f4c33344c3238482020c3cd094d20002902
> Closing connection to QueueManager.> Closed connection.
-----
In this window, observe the updated responder messages
- The request message received (from the requester)
- The reply message sent
-----
When ready, press any key to close this window
Press any key to continue . . .

```

Les messages affichés dans les deux fenêtres de commande vérifient que les clients du demandeur et du répondeur de l'exemple d'application peuvent communiquer entre eux via IBM MQ.

Que faire ensuite

A présent, vous pouvez commencer la migration de votre exemple d'installation d'IBM MQ 9.1 vers une édition ultérieure d'IBM MQ avec l'une des options de migration suivantes :

- Pour utiliser la méthode de migration à une seule étape, suivez les instructions de la rubrique [«Option 1 : migration à une seule étape»](#), à la page 134.
- Pour utiliser la méthode de migration côte à côte, suivez les instructions de la rubrique [«Option 2 : migration côte à côte»](#), à la page 141.

Option 1 : migration à une seule étape

L'Option 1 de ce scénario explique comment migrer à partir d'une version antérieure d'IBM MQ vers une version ultérieure avec la méthode de migration à une seule étape. Dans le cas d'une migration à une seule étape, l'installation de la version la plus récente d'IBM MQ remplace une ancienne version dans le même emplacement d'installation.

Avant de commencer

Le point de départ de ce scénario est la configuration informatique initiale décrite dans [«Présentation : configuration informatique initiale»](#), à la page 120.

Avant de commencer cette tâche, suivez les instructions dans [«Création d'une configuration informatique initiale»](#), à la page 124 pour configurer une configuration informatique initiale.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Avec une migration à une seule étape, vous pouvez choisir de désinstaller la version antérieure d'IBM MQ avant d'installer la version la plus récente, ou d'installer la nouvelle version sans désinstaller au préalable l'ancienne version (c'est-à-dire d'effectuer une migration en place). Dans les deux cas, la nouvelle version est installée dans le même répertoire que la version antérieure. L'Option 1 de ce scénario illustre une migration à une seule étape où l'ancienne version est désinstallée avant d'installer la version la plus récente. Les données de gestionnaire de files d'attente ne sont pas supprimées lors de la désinstallation. Par conséquent, les exemples de gestionnaires de files d'attente utilisés dans ce scénario sont conservés et sont détectés lorsque vous installez la nouvelle version d'IBM MQ.

Procédure

1. [Arrêtez les gestionnaires de files d'attente en cours d'exécution](#) dans la version antérieure d'IBM MQ et sauvegardez les données du gestionnaire de files d'attente.
2. [Désinstallez l'ancienne version d'IBM MQ](#) à partir de laquelle vous migrez, sans supprimer les données du gestionnaire de files d'attente.
3. [Installez IBM MQ 9.2 à l'aide du tableau de bord.](#)
4. Utilisez IBM MQ Explorer pour [vérifier la nouvelle installation d'IBM MQ 9.2.](#)

Vérifiez que les gestionnaires de files d'attente ont été migrés correctement depuis la version antérieure et que vous pouvez insérer des messages dans les files d'attente migrées et en extraire.

Tâches associées

[Migration sous AIX and Linux : en une seule étape](#)

Préparation à la migration

Avant de migrer vers une version ultérieure d'IBM MQ, vous devez d'abord arrêter le gestionnaire de files d'attente et sauvegarder ses données.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Si vous migrez à partir d'une version précédente d'IBM MQ sans avoir préalablement sauvegardé votre système, vous ne pouvez pas revenir à la version précédente, si vous décidez de ne pas continuer la migration. La sauvegarde de votre système avant d'installer la nouvelle version vous permet d'annuler la mise à niveau si nécessaire. Si vous abandonnez une mise à niveau, vous ne pouvez récupérer aucun travail, par exemple les modifications apportées aux messages et aux objets, effectuées par la version supérieure d'IBM MQ.

Avant d'exécuter la sauvegarde, arrêtez le gestionnaire de files d'attente que vous allez sauvegarder (sampleQM dans ce scénario). Si vous tentez d'effectuer une sauvegarde d'un gestionnaire de files d'attente en cours d'exécution, la sauvegarde risque de ne pas être cohérente en raison des mises à jour en cours lors de la copie des fichiers.

Procédure

1. Ouvrez IBM MQ Explorer.
Cliquez sur **Démarrer > Tous les programmes > IBM MQ > IBM MQ Explorer**.
2. Arrêtez le gestionnaire de files d'attente sampleQM.
 - a) Dans la vue Navigateur, cliquez avec le bouton droit de la souris sur gestionnaire de files d'attente sampleQM.
 - b) Cliquez sur **Arrêter**.
La fenêtre d'**arrêt d'un gestionnaire de files d'attente** s'ouvre.
 - c) Sélectionnez **Contrôlé**, puis cliquez sur **OK**.
L'option **Contrôlé** arrête le gestionnaire de files d'attente d'une façon propre et contrôlée. L'option **Immédiat**, qui force l'arrêt du gestionnaire de files d'attente, est en général utilisée uniquement si un arrêt contrôlé échoue.

Le gestionnaire de files d'attente s'arrête. Dans IBM MQ, l'icône en face du gestionnaire de files d'attente sampleQM est modifiée et affiche une flèche rouge pointant vers le bas.
3. Fermez IBM MQ Explorer.
4. Sauvegardez les données du gestionnaire de files d'attente.
Effectuez des copies de toutes les données suivantes, en veillant à inclure tous les répertoires de sauvegarde. Certains répertoires peuvent être vides, mais ils sont tous nécessaires pour restaurer ultérieurement la sauvegarde : sauvegardez-les également.
 - Les données du gestionnaire de files d'attente situées dans C : \ProgramData\IBM\MQ\Qmgrs.
 - Les répertoires de fichiers journaux des gestionnaires de files d'attente situés dans C : \ProgramData\IBM\MQ\log, y compris le fichier de contrôle des journaux amqh1ct1.lfh.
 - Les fichiers de configuration situés dans le répertoire C : \ProgramData\IBM\MQ\Config.
 - Le fichier .ini d'IBM MQ 9.1 et les entrées de registre. Les informations sur le gestionnaire de files d'attente sont stockées dans le fichier .ini et peuvent être utilisées pour revenir à une version précédente du produit.
5. Arrêtez IBM MQ.
 - a) Arrêtez le service IBM MQ.

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône **IBM MQ** dans la barre des tâches système, puis cliquez sur **Arrêter IBM MQ**.

Une boîte de dialogue contenant le message suivant s'affiche :

L'arrêt de IBM MQ arrêtera tous les gestionnaires de files d'attente en cours d'exécution et Processus IBM MQ . Are you sure you want to continue? (AMQ4102)

- b) Cliquez sur **Oui** et attendez qu'IBM MQ s'arrête.
- c) Lorsqu'IBM MQ s'est arrêté, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône **IBM MQ** dans la barre des tâches système, puis cliquez sur **Exit**.

Résultats

Vous avez arrêté le gestionnaire de files d'attente que vous allez migrer vers l'édition ultérieure d'IBM MQ et effectué une sauvegarde des données du gestionnaire de files d'attente.

Que faire ensuite

Vous êtes maintenant prêt à désinstaller IBM MQ comme décrit dans la rubrique [«Désinstallation de la version précédente»](#), à la page 136.

Tâches associées

[Sauvegarde des données de gestionnaire de files d'attente](#)

Désinstallation de la version précédente

Désinstallez la version précédente à l'aide du panneau de configuration. Dans le cas d'une migration à une seule étape sous Windows, la désinstallation de la version précédente du produit avant d'installer la nouvelle version est facultative.

Avant de commencer

Avant de commencer cette tâche, vous devez d'abord arrêter les gestionnaires de files d'attente, fermer IBM MQ Explorer et arrêter IBM MQ, comme indiqué dans la rubrique [«Préparation à la migration»](#), à la page 135.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Dans cette tâche, vous désinstallez IBM MQ à l'aide du panneau de commande Windows. Les données du gestionnaire de files d'attente ne sont pas supprimées dans le cadre du processus de désinstallation, ce qui signifie que les exemples de gestionnaire de files d'attente utilisés dans ce scénario sont conservés et pourront être détectés lors de l'installation d'une version plus récente du produit.

La nécessité de désinstaller la version précédente du produit avant d'installer la nouvelle version dépend de votre système d'exploitation. Sur les systèmes Windows, la désinstallation est facultative et vous pouvez installer la nouvelle version sans désinstaller l'ancienne. Dans ce cas, certains messages et options qui s'affichent lors du processus d'installation seront différents de ceux qui s'affichent si vous avez désinstallé d'abord l'ancienne version. Pour plus d'informations sur les plateformes sur lesquelles vous devez désinstaller la version antérieure avant d'installer la nouvelle version, voir [Migration sous AIX and Linux: en une seule étape](#).

Procédure

1. Ouvrez le panneau de configuration Windows en cliquant sur **Démarrer > Panneau de configuration > Désinstaller un programme**.
2. Dans la fenêtre **Programmes et fonctionnalités**, recherchez l'entrée correspondant à l'installation à supprimer, par exemple IBM WebSphere MQ (Installation1), puis cliquez sur **Désinstaller**.
Le programme de désinstallation démarre et s'exécute. Une fois le processus terminé, la version antérieure de IBM MQ est supprimée de votre ordinateur et n'apparaît plus dans la liste des programmes.

Résultats

La version antérieure d'IBM MQ a été supprimée de votre ordinateur. Toutefois, les données de gestionnaire de files d'attente n'ont pas été supprimées.

Que faire ensuite

Vous êtes maintenant prêt à installer la version ultérieure de IBM MQ, comme indiqué dans [«Installation d'IBM MQ 9.2 à l'aide du tableau de bord»](#), à la page 137.

Tâches associées

[Désinstallation d'IBM MQ sur les systèmes Windows](#)

Installation d'IBM MQ 9.2 à l'aide du tableau de bord

Utilisez le tableau de bord et les assistants d'installation pour installer la version ultérieure de IBM MQ sur le même ordinateur Windows que celui sur lequel la version antérieure était installée.

Avant de commencer

Avant de démarrer cette tâche, vérifiez que vous disposez d'une copie des supports d'installation :

- Si vous effectuez l'installation à l'aide du téléchargement de logiciel électronique, téléchargez et décompressez le fichier compressé contenant l'image d'installation dans un répertoire temporaire.
- Si vous effectuez l'installation à l'aide d'un DVD, procurez-vous une copie du DVD IBM MQ for Windows Server.

Cette tâche suppose que vous avez déjà désinstallé la version antérieure d'IBM MQ à partir de laquelle vous effectuez la migration, comme indiqué dans la rubrique [«Désinstallation de la version précédente»](#), à la page 136. Si vous installez la version ultérieure sans désinstaller au préalable la version antérieure, certains messages et options que vous voyez au cours du processus d'installation seront différents de ceux décrits dans cette tâche.

Avant d'exécuter cette tâche, effectuez les vérifications suivantes :

- Vous devez avoir des droits d'administrateur local lors de l'installation. Définissez ces droits à l'aide des fonctions de Windows.
- Vérifiez que le nom du poste ne contient aucun espace.
- Vérifiez que vous disposez d'un espace disque suffisant. Pour plus d'informations, voir [Espace disque requis sur Multiplatforms](#).

Dans ce scénario, il n'est pas nécessaire de déterminer si vous devez définir les ID utilisateur de domaine Windows pour les utilisateurs d'IBM MQ, car cette exigence n'est pas abordée dans le scénario. Pour plus d'informations, voir [Création d'un domaine Active Directory et DNS pour IBM MQ](#).

Avant d'installer IBM MQ, vérifiez que votre système respecte les configurations matérielle et logicielle requises. Pour des informations à jour relatives aux matériels et logiciels requis, voir [Configuration système requise pour IBM MQ](#).

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Cette tâche décrit les étapes de base de l'installation de IBM MQ sur un système d'exploitation Windows lors de la migration à partir d'une version antérieure.

Remarque : Les emplacements du répertoire de données et de programme par défaut sont identiques dans IBM MQ 9.0 et les versions ultérieures. Par conséquent, vous n'avez pas besoin de modifier la spécification du programme et des répertoires de données lors de la migration de IBM MQ 9.0 vers une version ultérieure. Toutefois, lors de la migration à partir de versions antérieures à IBM MQ 9.0, il existe des différences dans les emplacements par défaut que vous devez prendre en compte. Pour plus d'informations, voir [Emplacement du répertoire de programme et des données sous Windows](#).

Si vous avez besoin d'autres informations au cours du processus d'installation, les programmes d'installation contiennent des liens permettant d'y accéder. Le processus d'installation se divise en plusieurs parties, comme suit :

1. Utilisez le tableau de bord pour vérifier et installer les logiciels requis, spécifier les informations réseau et lancer l'assistant d'installation d'IBM MQ.
2. Utilisez l'assistant d'installation IBM MQ pour installer le logiciel et pour démarrer Prepare IBM MQ Wizard.
3. Utilisez l'Prepare IBM MQ Wizard pour démarrer le service IBM MQ.

Procédure

1. Vous pouvez démarrer le processus d'installation de deux façons :
 - Dans l'Explorateur Windows, accédez au dossier temporaire dans lequel vous avez téléchargé l'image d'installation et cliquez deux fois sur `setup.exe`, ou
 - Insérez le DVD IBM MQ for Windows Server dans l'unité correspondante. Si la fonction d'exécution automatique est activée, l'installation commence. Sinon, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Setup dans le dossier root du DVD pour démarrer le processus d'installation.

Le tableau de bord d'installation démarre.

2. Lancez le tableau de bord, vérifiez et, si nécessaire, modifiez les exigences logicielles et la configuration de réseau.
 - a) Accédez au répertoire du logiciel IBM MQ et cliquez deux fois sur le fichier `Setup.exe` pour lancer le panneau de commande.
 - b) Cliquez sur le bouton **Conditions logicielles requises** pour afficher l'onglet **Conditions logicielles requises**.
 - c) Vérifiez que les conditions logicielles sont remplies et que les entrées correspondantes sont accompagnées d'une coche verte et de la mention OK. Procédez aux corrections indiquées.

Remarque :

Pour des détails sur une condition requise, cliquez sur la coche correspondante pour développer l'onglet d'information.

- d) Cliquez sur le bouton **Configuration du réseau** pour afficher l'onglet **Configuration du réseau**.
- e) Cliquez sur le bouton d'option **Non**.

Remarque : Ce scénario suppose qu'il n'est pas nécessaire de configurer l'ID utilisateur de domaine pour IBM MQ. Pour plus d'informations sur la configuration des utilisateurs de domaine IBM MQ for Windows, cliquez sur le bouton **Informations complémentaires**.

- f) Dans l'onglet **Installation d'IBM MQ** du tableau de bord, sélectionnez la langue de l'installation, puis cliquez sur **Lancer le programme d'installation IBM MQ** pour démarrer l'assistant d'installation IBM MQ.

Vous avez terminé la configuration d'IBM MQ en ayant vérifié la compatibilité de l'installation et en ayant lancé l'assistant d'installation IBM MQ.

3. Utilisez l'assistant d'installation IBM MQ pour installer le logiciel et pour démarrer Prepare IBM MQ Wizard.
 - a) Dans l'assistant d'installation d'IBM MQ, lisez le contrat de licence et sélectionnez la case à cocher **J'accepte les dispositions du contrat de licence**, puis cliquez sur **Suivant**.
 - b) Cliquez sur **Normal**, puis sur **Suivant**.
 - c) Dans la page **Prêt à installer IBM MQ**, consultez les informations d'installation et cliquez sur le bouton **Installer**.

Les informations d'installation sont les suivantes :

- Nom d'installation
- Dossier principal des fichiers de programme

- Dossier principal des fichiers de données

Les fonctions suivantes sont installées :

- IBM MQServeur
- IBM MQ : une interface graphique pour l'administration et la surveillance des ressources IBM MQ
- Services Web et de messagerie de Java™ et .NET
- IBM MQ Development Toolkit

Le processus d'installation commence. En fonction du système, le processus d'installation peut prendre plusieurs minutes.

A la fin du processus d'installation, la fenêtre de configuration IBM MQ affiche le message **Installation Wizard Completed Successfully**.

d) Cliquez sur **Terminer**.

Vous avez installé IBM MQ. L'Prepare IBM MQ Wizard démarre automatiquement et affiche la page **Bienvenue dans Prepare IBM MQ Wizard**.

4. Utilisez l'Prepare IBM MQ Wizard pour démarrer le service IBM MQ.

a) Dans la page Bienvenue de l'Prepare IBM MQ Wizard, sélectionnez **Suivant**.

Le Prepare IBM MQ Wizard affiche le message **Status: Checking IBM MQ Configuration** et une barre de progression. Lorsque le processus est terminé, la page de configuration du réseau d'IBM MQ s'affiche.

b) Dans la page de configuration du réseau d'IBM MQ de l'Prepare IBM MQ Wizard, sélectionnez **Non**.

c) Cliquez sur **Suivant**.

Le Prepare IBM MQ Wizard affiche un message **Status: starting the IBM MQ Service** et une barre de progression. Lorsque le processus est terminé, l'assistant affiche la page Exécution de l'Prepare IBM MQ Wizard.

d) Sélectionnez **Lancer IBM MQ Explorer** et indiquez si le bloc-notes doit être ouvert afin d'afficher les notes sur l'édition, puis cliquez sur le bouton **Terminer**.

IBM MQ Explorer démarre.

Résultats

L'installation d'IBM MQ est terminée et IBM MQ Explorer a démarré.

Que faire ensuite

Maintenant que vous avez installé la version ultérieure de IBM MQ, vous êtes prêt à vérifier que les exemples de gestionnaires de files d'attente ont été migrés avec succès et que vous pouvez insérer et extraire des messages à partir des files d'attente migrées, comme décrit dans [«Vérification de votre installation d'IBM MQ 9.2»](#), à la page 139.

Tâches associées

[Installation d'un serveur IBM MQ sous Windows](#)

Référence associée

[Emplacement des images d'installation téléchargeables](#)

Vérification de votre installation d'IBM MQ 9.2

Après avoir installé IBM MQ 9.2, utilisez IBM MQ Explorer pour vérifier que les gestionnaires de files d'attente et les files d'attente ont été migrés depuis l'édition précédente et pour vous assurer que vous pouvez utiliser le modèle d'application.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Après avoir vérifié que le gestionnaire de files d'attente `sampleMQ` est visible dans la vue Navigateur d'IBM MQ Explorer, vérifiez que vous pouvez placer un message dans la file d'attente migrée et extraire

des messages depuis cette file d'attente. Ensuite, assurez-vous que vous pouvez toujours exécuter le modèle d'application.

Procédure

1. Si IBM MQ Explorer n'est pas en cours d'exécution, démarrez-le maintenant.
Cliquez sur **Démarrer > Tous les programmes > IBM MQ > IBM MQ Explorer**.
2. Vérifiez que vos gestionnaires de files d'attente ont été migrés vers la version suivante de IBM MQ :
 - a) Dans la vue Navigateur, développez le dossier **Gestionnaires de files d'attente**.
 - b) Vérifiez que le gestionnaire de files d'attente sampleQM est visible dans le dossier **Gestionnaires de file d'attente**.
 - c) Développez le gestionnaire de file d'attente sampleQM, cliquez sur le dossier **Files d'attente** et vérifiez que la file d'attente Q1 est visible dans la vue Contenu.
3. Si le gestionnaire de files d'attente sampleQM n'est pas encore démarré, démarrez-le maintenant.
 - a) Dans la vue Navigateur, développez le noeud du gestionnaire de files d'attente.
 - b) Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le gestionnaire de files d'attente, puis cliquez sur **Démarrer**.
4. Vérifiez que vous pouvez insérer un message dans la file d'attente Q1.
 - a) Dans la vue Navigateur, développez le dossier **Gestionnaires de files d'attente**.
 - b) Développez le gestionnaire de file d'attente sampleQM, puis cliquez sur le dossier **Files d'attente**.
 - c) Dans la vue Contenu, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la file d'attente locale Q1, puis cliquez sur **Insérer un message de test**.
La boîte dialogue **Insertion d'un message de test** s'affiche.
 - d) Dans la zone **Données de message**, entrez du texte, par exemple Hello queue!, puis cliquez sur **Insérer un message**.
La zone **Données de message** est effacée et le message est placé dans la file d'attente.
 - e) Cliquez sur **Fermer**.
Dans la vue Contenu, notez que la valeur **Longueur de file d'attente actuelle** de la file d'attente est maintenant 1. Si la colonne Profondeur de la file d'attente en cours n'est pas visible, vous devrez peut-être faire défiler l'affichage vers la droite de la vue Contenu.
5. Vérifiez que vous pouvez recevoir un message de la file d'attente Q1.
 - a) Dans la vue du navigateur, développez le dossier **Gestionnaires de files d'attente**.
 - b) Développez le gestionnaire de file d'attente sampleQM, puis cliquez sur le dossier **Files d'attente**.
 - c) Dans la vue Contenu, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la file d'attente locale Q1, puis cliquez sur **Parcourir les messages**.
L'afficheur de messages s'ouvre et affiche la liste des messages se trouvant dans la file d'attente.
 - d) Cliquez deux fois sur le dernier message pour ouvrir la boîte de dialogue de propriétés.
Dans la page **Données** de la boîte de dialogue de propriétés, la zone **Données de message** affiche le contenu du message en clair.
6. Vérifiez que vous pouvez exécuter l'exemple d'application.
 - a) Cliquez deux fois sur le fichier `runresponder.cmd`.
Dans la fenêtre d'invite de commande appelée **fenêtre Répondeur**, le client répondeur démarre, puis attend un message.

```
> Connection factory located in JNDI.> Destination located in JNDI.> Creating connection to QueueManager.> Created connection.  
> Waiting for message.
```
 - b) Cliquez deux fois sur le fichier `runrequester.cmd`.

Dans la **fenêtre du demandeur**, observez les messages du demandeur. Dans la **fenêtre du répondeur**, observez les messages du répondeur qui sont mis à jour : le message qu'il a reçu du client demandeur et le message de réponse qu'il a envoyé.

Dans la fenêtre d'invite de commande, libellée **fenêtre du demandeur**, le client du demandeur affiche le statut de la connexion, le message qu'il a envoyé, puis le message de réponse qu'il a reçu du client du répondeur :

```
> Connection factory located in JNDI.> Destination located in JNDI.> Creating connection to
QueueManager.> Connection created.
> Sending stock request for 'BakedBeans'> Sent Message
ID=ID:414d5120514d5f4c33344c3238482020c3cd094d20002b02
> Received Message ID=ID:414d5120514d5f4c33344c3238482020c3cd094d20002902 for 'B
akedBeans - 15 tins in stock'
> Closing connection to QueueManager.> Closed Connection.
```

Dans cette fenêtre, observez les messages envoyés via IBM MQ :

```
- The request message sent
- The reply message received
-----
```

When ready, press any key to close this window
Appuyez sur n'importe quelle touche pour continuer.

Dans la **fenêtre du répondeur**, observez les messages du répondeur qui sont mis à jour : le message qu'il a reçu du client demandeur et le message de réponse qu'il a envoyé:

```
> Connection factory located in JNDI.> Destination located in JNDI.> Creating connection to
QueueManager.> Created connection.
> Waiting for message.
```

```
> Received Message ID=ID:414d5120514d5f4c33344c3238482020c3cd094d20002b02 for 'B
akedBeans'
> Sending Reply Message 'BakedBeans - 15 tins in stock'> Sent Message
ID=ID:414d5120514d5f4c33344c3238482020c3cd094d20002902
> Closing connection to QueueManager.> Closed connection.
```

```
In this window, observe the updated responder messages
- The request message received (from the requester)
- The reply message sent
-----
```

When ready, press any key to close this window
Appuyez sur n'importe quelle touche pour continuer.

Les messages affichés dans les deux fenêtres de commande vérifient que les clients du demandeur et du répondeur de l'exemple d'application peuvent communiquer entre eux via IBM MQ.

Résultats

Vous avez réussi à migrer vers la version ultérieure de IBM MQ.

Option 2 : migration côte à côte

L'Option 2 de ce scénario explique comment migrer à partir d'une version antérieure d'IBM MQ vers une version plus récente, avec la méthode de migration côte à côte. Dans une migration côte à côte, vous installez la version la plus récente d'IBM MQ en même temps que l'ancienne version à partir de laquelle vous voulez migrer. Les gestionnaires de files d'attente et les applications continuent d'être associés à la version précédente jusqu'à ce que vous les fassiez migrer vers la nouvelle version.

Avant de commencer

Le point de départ de ce scénario est la configuration informatique initiale décrite dans [«Présentation : configuration informatique initiale»](#), à la page 120.

Avant de commencer cette tâche, suivez les instructions dans [«Création d'une configuration informatique initiale»](#), à la page 124 pour configurer une configuration informatique initiale.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Avec la migration côte à côte décrite dans ce scénario, vous installez la nouvelle version en même temps que l'ancienne version dans un autre emplacement. Vous pouvez définir votre installation de

la version la plus récente d'IBM MQ comme l'installation principale, car vous avez désinstallé la version précédente avant de démarrer les gestionnaires de files d'attente. Pour plus d'informations sur l'installation principale, voir [Installation principale](#).

Procédure

1. [Installez IBM MQ 9.2 à l'aide du tableau de bord et vérifiez l'installation.](#)
2. [Arrêtez les gestionnaires de files d'attente en cours d'exécution dans la version antérieure d'IBM MQ.](#)
3. [Désinstallez la version antérieure d'IBM MQ.](#)
4. Définissez [IBM MQ 9.2](#) comme l'installation principale.
5. Facultatif : [Associez les gestionnaires de files d'attente à IBM MQ 9.2](#)
6. Utilisez IBM MQ Explorer pour [vérifier l'installation d'IBM MQ 9.2](#).

Vérifiez que les gestionnaires de files d'attente ont été migrés correctement depuis la version antérieure, que vous pouvez insérer des messages dans les files d'attente migrées et extraire des messages depuis les files.

Tâches associées

[Migration sous Windows : côte à côte](#)

Installation d'IBM MQ 9.2 à l'aide du tableau de bord

Utilisez le tableau de bord et les assistants d'installation pour installer la version ultérieure de IBM MQ avec la version antérieure sous Windows.

Avant de commencer

Avant d'exécuter cette tâche, effectuez les vérifications suivantes :

- Vous devez avoir des droits d'administrateur local lors de l'installation. Définissez ces droits à l'aide des fonctions de Windows.
- Vérifiez que le nom du poste ne contient aucun espace.
- Vérifiez que vous disposez d'un espace disque suffisant, jusqu'à 1005 Mo, afin d'installer intégralement IBM MQ for Windows.
- Déterminez si vous devez définir l'ID de domaine Windows pour n'importe quel utilisateur IBM MQ.

Avant d'installer IBM MQ, vérifiez que votre système respecte les configurations matérielle et logicielle requises. Pour les dernières informations relatives aux matériels et logiciels requis sur toutes les plateformes compatibles, voir [Configuration système requise pour IBM MQ](#).

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Cette tâche décrit les étapes de base d'installation d'IBM MQ sous Windows si vous ne l'avez pas déjà installé sur votre système.

Cette tâche suppose que vous utiliserez les emplacements de fichiers de données et de programme IBM MQ par défaut.

Remarque : Les emplacements du répertoire de données et de programme par défaut sont identiques dans IBM MQ 9.0 et les versions ultérieures. Par conséquent, vous n'avez pas besoin de modifier la spécification du programme et des répertoires de données lors de la migration de IBM MQ 9.0 vers une version ultérieure. Toutefois, lors de la migration à partir de versions antérieures à IBM MQ 9.0, il existe des différences dans les emplacements par défaut que vous devez prendre en compte. Pour plus d'informations, voir [Emplacement du répertoire de programme et des données sous Windows](#).

Si vous avez besoin d'autres informations au cours du processus d'installation, les programmes d'installation contiennent des liens permettant d'y accéder. Le processus d'installation se divise en plusieurs parties, comme suit :

1. Utilisez le tableau de bord pour vérifier et installer les logiciels requis, spécifier les informations réseau et lancer l'assistant d'installation d'IBM MQ.
2. Utilisez l'assistant d'installation IBM MQ pour installer le logiciel et pour démarrer Prepare IBM MQ Wizard.
3. Utilisez l'Prepare IBM MQ Wizard pour démarrer le service IBM MQ.

Procédure

1. Vous pouvez démarrer le processus d'installation de deux façons :
 - Dans l'Explorateur Windows, accédez au dossier temporaire dans lequel vous avez téléchargé l'image d'installation et cliquez deux fois sur `setup.exe`, ou
 - Insérez le DVD IBM MQ for Windows Server dans l'unité correspondante. Si la fonction d'exécution automatique est activée, l'installation commence. Sinon, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Setup dans le dossier root du DVD pour démarrer le processus d'installation.

Le tableau de bord d'installation démarre.

2. Lancez le tableau de bord, vérifiez les exigences logicielles et la configuration du réseau et, si nécessaire, modifiez-les.
 - a) Cliquez sur le bouton **Conditions logicielles requises** pour afficher l'onglet **Conditions logicielles requises**.
 - b) Vérifiez que les conditions logicielles sont remplies et que les entrées correspondantes sont accompagnées d'une coche verte et de la mention OK. Procédez aux corrections indiquées.
Remarque : Pour afficher plus de détails sur une exigence, cliquez sur le bouton Plus (+).
 - c) Cliquez sur le bouton **Configuration du réseau** pour afficher l'onglet **Configuration du réseau**.
 - d) Cliquez sur le bouton d'option **Non**.
Remarque : Ce scénario suppose qu'il n'est pas nécessaire de configurer l'ID utilisateur de domaine pour IBM MQ. Pour plus d'informations sur la configuration des utilisateurs de domaine IBM MQ for Windows, cliquez sur le bouton **Informations complémentaires**.
 - e) Dans l'onglet **Installation d'IBM MQ** du tableau de bord, sélectionnez la langue d'installation, puis cliquez sur le bouton **Lancer le programme d'installation d'IBM MQ** pour ouvrir l'assistant d'installation d'IBM MQ.

Vous avez passé en revue les exigences d'installation d'IBM MQ, avez apporté les modifications requises le cas échéant et avez démarré l'assistant d'installation d'IBM MQ.

3. Utilisez l'assistant d'installation IBM MQ pour installer le logiciel et pour démarrer Prepare IBM MQ Wizard.

L'assistant d'installation IBM MQ vérifie les installations existantes et affiche les options d'installation ou de mise à niveau qui sont à votre disposition. Dans ces scénarios, deux options sont possibles :

- Installer sans modifier la ou les installations existantes
 - Mettre à niveau l'installation 8.0.0.5 "Installation 1"
- a) Sélectionnez **Installer sans modifier la ou les installations existantes**, puis cliquez sur **Suivant**.
 - b) Lisez le contrat de licence et cochez la case **J'accepte les dispositions du contrat de licence**, puis cliquez sur **Suivant**.
 - c) Cliquez sur **Normal**, puis sur **Suivant**.
 - d) Dans la page **Prêt à installer IBM MQ**, consultez les informations d'installation et cliquez sur **Installer**.

Les informations d'installation sont les suivantes :

- Nom d'installation
- Dossier principal des fichiers de programme
- Dossier principal des fichiers de données

Les fonctions suivantes sont installées :

- IBM MQServeur
- IBM MQ : une interface graphique pour l'administration et la surveillance des ressources IBM MQ
- Services Web et de messagerie de Java™ et .NET
- IBM MQ Development Toolkit

Le processus d'installation commence. En fonction du système, le processus d'installation peut prendre plusieurs minutes.

A la fin du processus d'installation, la fenêtre de configuration IBM MQ affiche le message **Installation Wizard Completed Successfully**.

e) Cliquez sur **Terminer**.

Vous avez installé IBM MQ. L'Prepare IBM MQ Wizard démarre automatiquement et affiche la page **Bienvenue dans Prepare IBM MQ Wizard**.

4. Utilisez l'Prepare IBM MQ Wizard pour démarrer le service IBM MQ.

a) Dans la page Bienvenue de l'Prepare IBM MQ Wizard, sélectionnez **Suivant**.

Le Prepare IBM MQ Wizard affiche le message Status: Checking IBM MQ Configuration et une barre de progression. Lorsque le processus est terminé, la page de configuration du réseau d'IBM MQ s'affiche.

b) Dans la page de configuration du réseau d'IBM MQ de l'Prepare IBM MQ Wizard, sélectionnez **Non**.

c) Cliquez sur **Suivant**.

Le Prepare IBM MQ Wizard affiche un message Status: starting the IBM MQ Service et une barre de progression. Lorsque le processus est terminé, l'assistant affiche la page Exécution de l'Prepare IBM MQ Wizard.

d) Sélectionnez **Lancer IBM MQ Explorer** et indiquez si le bloc-notes doit être ouvert afin d'afficher les notes sur l'édition, puis cliquez sur le bouton **Terminer**.

IBM MQ Explorer démarre.

Que faire ensuite

Vous avez installé la version ultérieure de IBM MQ à côté de la version antérieure, mais dans un répertoire d'installation différent, et vous avez démarré IBM MQ Explorer.

Vous êtes maintenant prêt à arrêter les gestionnaires de files d'attente en cours d'exécution dans la version précédente d'IBM MQ, comme indiqué dans la rubrique [«Arrêt du gestionnaire de files d'attente»](#), à la page 144.

Arrêt du gestionnaire de files d'attente

Avant de migrer vers une version ultérieure d'IBM MQ, vous devez d'abord arrêter le gestionnaire de files d'attente et sauvegarder ses données.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Avant d'exécuter la sauvegarde, arrêtez le gestionnaire de files d'attente que vous allez sauvegarder. Si vous tentez d'effectuer une sauvegarde d'un gestionnaire de files d'attente en cours d'exécution, la sauvegarde risque de ne pas être cohérente en raison des mises à jour en cours lors de la copie des fichiers.

Procédure

1. Ouvrez IBM MQ Explorer.

Cliquez sur **Démarrer > Tous les programmes > IBM MQ > IBM MQ Explorer**.

2. Arrêtez le gestionnaire de files d'attente sampleQM.

- a) Dans la vue Navigateur, cliquez avec le bouton droit de la souris sur gestionnaire de files d'attente sampleQM.
- b) Cliquez sur **Arrêter**.
La fenêtre d'**arrêt d'un gestionnaire de files d'attente** s'ouvre.
- c) Sélectionnez **Contrôlé**, puis cliquez sur **OK**.
L'option **Contrôlé** arrête le gestionnaire de files d'attente d'une façon propre et contrôlée. L'option **Immédiat**, qui force l'arrêt du gestionnaire de files d'attente, est en général utilisée uniquement si un arrêt contrôlé échoue.

Le gestionnaire de files d'attente s'arrête. Dans IBM MQ, l'icône en face du gestionnaire de files d'attente sampleQM est modifiée et affiche une flèche rouge pointant vers le bas.

3. Fermez IBM MQ Explorer.

4. Sauvegardez les données du gestionnaire de files d'attente.

Effectuez des copies de toutes les données suivantes, en veillant à inclure tous les répertoires de sauvegarde. Certains répertoires peuvent être vides, mais ils sont tous nécessaires pour restaurer ultérieurement la sauvegarde : sauvegardez-les également.

- Les données du gestionnaire de files d'attente situées dans C:\ProgramData\IBM\MQ\Qmgrs.
- Les répertoires de fichiers journaux des gestionnaires de files d'attente situés dans C:\ProgramData\IBM\MQ\log, y compris le fichier de contrôle des journaux amqh1ctl.lfh.
- Les fichiers de configuration situés dans le répertoire C:\ProgramData\IBM\MQ\Config.
- Le fichier .ini d'IBM MQ 9.1 et les entrées de registre. Les informations sur le gestionnaire de files d'attente sont stockées dans le fichier .ini et peuvent être utilisées pour revenir à une version précédente du produit.

5. Arrêtez IBM MQ.

a) Arrêtez le service IBM MQ.

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône **IBM MQ** dans la barre des tâches système, puis cliquez sur **Arrêter IBM MQ**.

Une boîte de dialogue contenant le message suivant s'affiche :

L'arrêt de IBM MQ arrêtera tous les gestionnaires de files d'attente en cours d'exécution et Processus IBM MQ . Are you sure you want to continue? (AMQ4102)

b) Cliquez sur **Oui** et attendez qu'IBM MQ s'arrête.

c) Lorsqu'IBM MQ s'est arrêté, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône **IBM MQ** dans la barre des tâches système, puis cliquez sur **Exit**.

Que faire ensuite

Après avoir arrêté les gestionnaires de files d'attente, vous êtes prêt à les associer à votre nouvelle installation de la version ultérieure de IBM MQ, comme décrit dans [«Association des gestionnaires de files d'attente à IBM MQ 9.2»](#), à la page 147.

Désinstallation de la version précédente

Désinstallez la version précédente du produit via le panneau de configuration Windows.

Avant de commencer

Avant de commencer cette tâche, vous devez d'abord arrêter les gestionnaires de files d'attente, fermer IBM MQ Explorer et arrêter IBM MQ, comme indiqué dans la rubrique [«Arrêt du gestionnaire de files d'attente»](#), à la page 144.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Dans cette tâche, vous désinstallez IBM MQ à l'aide du panneau de commande Windows. Les données du gestionnaire de files d'attente ne sont pas supprimées dans le cadre du processus de désinstallation, ce

qui signifie que les exemples de gestionnaire de files d'attente utilisés dans ce scénario sont conservés et pourront être détectés lors de l'installation d'une version plus récente du produit.

Procédure

1. Ouvrez le panneau de configuration Windows en cliquant sur **Démarrer > Panneau de configuration > Désinstaller un programme**.

2. Dans la fenêtre **Programmes et fonctionnalités**, recherchez l'entrée correspondant à l'installation à supprimer, par exemple IBM WebSphere MQ (Installation1), puis cliquez sur **Désinstaller**.

Le programme de désinstallation démarre et s'exécute. Une fois le processus terminé, la version antérieure de IBM MQ est supprimée de votre ordinateur et n'apparaît plus dans la liste des programmes.

Résultats

La version précédente du produit a été retirée de votre ordinateur. Toutefois, les données de gestionnaire de files d'attente n'ont pas été supprimées.

Que faire ensuite

Vous êtes maintenant prêt à définir la version ultérieure de IBM MQ comme l'installation principale, comme décrit dans [«Définition d'IBM MQ 9.2 comme l'installation principale»](#), à la page 146.

Tâches associées

[Désinstallation d'IBM MQ sur les systèmes Windows](#)

Définition d'IBM MQ 9.2 comme l'installation principale

Avant de démarrer les gestionnaires de files d'attente dans votre nouvelle installation de la version ultérieure de IBM MQ, vous pouvez, si vous le souhaitez, définir la dernière version comme l'installation principale.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Sur les systèmes prenant en charge plusieurs installations d'IBM MQ, l'installation principale est celle à laquelle les emplacements système d'IBM MQ font référence. Pour IBM WebSphere MQ 7.1 ou version ultérieure, une installation principale est facultatif, mais pratique. Toutefois, si IBM WebSphere MQ 7.0.1 est installé sur votre système, cette installation devient automatiquement l'installation principale et vous ne pouvez pas modifier l'installation principale tant que IBM WebSphere MQ 7.0.1 est installé.

Si vous utilisez la méthode de migration côte à côte décrite dans ce scénario, étant donné que vous désinstallez la version précédente avant de démarrer des gestionnaires de files d'attente dans l'édition ultérieure, vous pouvez désigner votre installation de la version plus récente du produit comme installation principale.

Pour plus d'informations sur l'installation principale, voir [Installation principale](#).

Procédure

1. Vérifiez l'installation principale actuelle en entrant la commande **dspmqinst** à l'invite de commande. L'invite de commande affiche les détails de toutes les installations en cours. L'installation principale actuelle comporte la ligne suivante Primary: Yes.
2. Utilisez la commande **setmqinst** pour modifier l'installation principale actuelle.

Dans l'invite de commande, entrez :

```
setmqinst -x -n Installation_Name
```

où *Installation_Name* est le nom de l'installation principale en cours.

Si la commande aboutit, l'invite de commande affiche le message '*Installation_Name*' (*Filepath*) has been unset as the Primary Installation.

3. Utilisez la commande **setmqinst** pour définir la nouvelle installation d'IBM MQ 9.2 en tant qu'installation principale.

Dans l'invite de commande, entrez :

```
setmqinst -i -n V9_Installation
```

où *V9_Installation* est le nom de l'installation IBM MQ 9.2 .

Si la commande aboutit, l'invite de commande affiche le message '*V9_Installation*' (*Filepath*) has been set as the primary installation. You must restart the operating system to complete the update.

Remarque : Comme indiqué dans le message de réussite, vous devez redémarrer le système d'exploitation pour terminer la mise à jour.

Que faire ensuite

Vous êtes prêt à associer les gestionnaires de files d'attente migrés à la version ultérieure de IBM MQ, comme décrit dans [«Association des gestionnaires de files d'attente à IBM MQ 9.2»](#), à la page 147.

Association des gestionnaires de files d'attente à IBM MQ 9.2

Utilisez l'assistant des gestionnaires des files d'attente de transfert pour associer le gestionnaire de files d'attente sampleQM à votre installation de la version ultérieure de IBM MQ.

Avant de commencer

Avant de commencer cette tâche, vérifiez que vous avez arrêté le gestionnaire de files d'attente comme décrit dans la rubrique [«Arrêt du gestionnaire de files d'attente»](#), à la page 144 ; si tel n'est pas le cas, vous ne pourrez pas effectuer le transfert.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

L'assistant de transfert des gestionnaires de files d'attente dans IBM MQ Explorer permet de transférer un ou plusieurs gestionnaires de files d'attente à partir d'autres installations vers l'installation en cours. Il est équivalent à la commande **setmqm**, mais évite d'avoir à taper les chemins et les paramètres requis. Seuls les gestionnaires de files d'attente arrêtés peuvent être transférés ; les gestionnaires de files d'attente actifs sont indiqués pour référence.

Une fois que vous avez transféré et démarré un gestionnaire de files d'attente dans une installation d'une version ultérieure du produit, il n'est plus possible de revenir à une version précédente.

Procédure

1. Démarrez IBM MQ Explorer.
Cliquez sur **Démarrer > Tous les programmes > IBM MQ > IBM MQ Explorer**.
2. Dans la vue Navigateur, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le noeud des gestionnaires de file d'attente et sélectionnez **Transférer les gestionnaires de files d'attente**.
3. Cliquez avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez le gestionnaire de files d'attente sampleQM et cliquez sur **Transférer**.

La commande **setmqm** est appelée avec les gestionnaires de files d'attente sélectionnés. Si elle aboutit, l'arborescence du navigateur est mise à jour pour inclure les gestionnaires de files d'attente transférés. En cas de problème, une boîte de dialogue s'affiche avec le message d'erreur de la commande.

4. Démarrez le gestionnaire de files d'attente sampleQM.
 - a) Dans la vue Navigateur, développez le noeud du gestionnaire de files d'attente.

- b) Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom du gestionnaire de files d'attente, puis cliquez sur **Démarrer**.

Résultats

Vous avez correctement associé le gestionnaire de files d'attente sampleQM à la version ultérieure de IBM MQ.

Que faire ensuite

Assurez-vous que la migration du gestionnaire de files d'attente sampleQM a abouti en vérifiant que vous pouvez placer un message dans la file d'attente et en obtenir un depuis la file d'attente comme décrit dans [«Vérification de l'installation d'IBM MQ 9.2»](#), à la page 148.

Vérification de l'installation d'IBM MQ 9.2

Après avoir installé la version ultérieure de IBM MQ, utilisez IBM MQ Explorer pour vérifier que les gestionnaires de files d'attente et les files d'attente ont correctement migré à partir de l'édition antérieure, puis vérifiez que vous pouvez utiliser le modèle d'application.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Après avoir vérifié que le gestionnaire de files d'attente sampleMQ est visible dans la vue Navigateur d'IBM MQ Explorer, vérifiez que vous pouvez placer un message dans la file d'attente migrée et extraire des messages depuis cette file d'attente. Ensuite, assurez-vous que vous pouvez toujours exécuter le modèle d'application.

Procédure

1. Si IBM MQ Explorer n'est pas en cours d'exécution, démarrez-le maintenant.
Cliquez sur **Démarrer > Tous les programmes > IBM MQ > IBM MQ Explorer**.
2. Vérifiez que vos gestionnaires de files d'attente ont été migrés vers la version suivante de IBM MQ :
 - a) Dans la vue Navigateur, développez le dossier **Gestionnaires de files d'attente**.
 - b) Vérifiez que le gestionnaire de files d'attente sampleQM est visible dans le dossier **Gestionnaires de file d'attente**.
 - c) Développez le gestionnaire de file d'attente sampleQM, cliquez sur le dossier **Files d'attente** et vérifiez que la file d'attente Q1 est visible dans la vue Contenu.
3. Si le gestionnaire de files d'attente sampleQM n'est pas encore démarré, démarrez-le maintenant.
 - a) Dans la vue Navigateur, développez le noeud du gestionnaire de files d'attente.
 - b) Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le gestionnaire de files d'attente, puis cliquez sur **Démarrer**.
4. Vérifiez que vous pouvez insérer un message dans la file d'attente Q1.
 - a) Dans la vue Navigateur, développez le dossier **Gestionnaires de files d'attente**.
 - b) Développez le gestionnaire de file d'attente sampleQM, puis cliquez sur le dossier **Files d'attente**.
 - c) Dans la vue Contenu, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la file d'attente locale Q1, puis cliquez sur **Insérer un message de test..**
La boîte dialogue **Insertion d'un message de test** s'affiche.
 - d) Dans la zone **Données de message**, entrez du texte, par exemple Hello queue!, puis cliquez sur **Insérer un message**.
La zone **Données de message** est effacée et le message est placé dans la file d'attente.
 - e) Cliquez sur **Fermer**.

Dans la vue Contenu, notez que la valeur **Longueur de file d'attente actuelle** de la file d'attente est maintenant 1. Si la colonne Profondeur de la file d'attente en cours n'est pas visible, vous devrez peut-être faire défiler l'affichage vers la droite de la vue Contenu.

5. Vérifiez que vous pouvez recevoir un message de la file d'attente Q1.

a) Dans la vue du navigateur, développez le dossier **Gestionnaires de files d'attente**.

b) Développez le gestionnaire de file d'attente sampleQM, puis cliquez sur le dossier **Files d'attente**.

c) Dans la vue Contenu, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la file d'attente locale Q1, puis cliquez sur **Parcourir les messages**.

L'afficheur de messages s'ouvre et affiche la liste des messages se trouvant dans la file d'attente.

d) Cliquez deux fois sur le dernier message pour ouvrir la boîte de dialogue de propriétés.

Dans la page **Données** de la boîte de dialogue de propriétés, la zone **Données de message** affiche le contenu du message en clair.

6. Vérifiez que vous pouvez exécuter l'exemple d'application.

a) Cliquez deux fois sur le fichier `runresponder.cmd`.

Dans la fenêtre d'invite de commande appelée **fenêtre Répondre**, le client répondeur démarre, puis attend un message.

```
> Connection factory located in JNDI.> Destination located in JNDI.> Creating connection to
QueueManager.> Created connection.
> Waiting for message.
```

b) Cliquez deux fois sur le fichier `runrequester.cmd`.

Dans la **fenêtre du demandeur**, observez les messages du demandeur. Dans la **fenêtre du répondeur**, observez les messages du répondeur qui sont mis à jour : le message qu'il a reçu du client demandeur et le message de réponse qu'il a envoyé.

Dans la fenêtre d'invite de commande, libellée **fenêtre du demandeur**, le client du demandeur affiche le statut de la connexion, le message qu'il a envoyé, puis le message de réponse qu'il a reçu du client du répondeur :

```
> Connection factory located in JNDI.> Destination located in JNDI.> Creating connection to
QueueManager.> Connection created.
> Sending stock request for 'BakedBeans'> Sent Message
ID=ID:414d5120514d5f4c33344c3238482020c3cd094d20002b02
> Received Message ID=ID:414d5120514d5f4c33344c3238482020c3cd094d20002902 for 'B
akedBeans - 15 tins in stock'
> Closing connection to QueueManager.> Closed Connection.
```

Dans cette fenêtre, observez les messages envoyés via IBM MQ :

```
- The request message sent
- The reply message received
-----
```

When ready, press any key to close this window
Appuyez sur n'importe quelle touche pour continuer.

Dans la **fenêtre du répondeur**, observez les messages du répondeur qui sont mis à jour : le message qu'il a reçu du client demandeur et le message de réponse qu'il a envoyé:

```
> Connection factory located in JNDI.> Destination located in JNDI.> Creating connection to
QueueManager.> Created connection.
> Waiting for message.
```

```
> Received Message ID=ID:414d5120514d5f4c33344c3238482020c3cd094d20002b02 for 'B
akedBeans'
```

```
> Sending Reply Message 'BakedBeans - 15 tins in stock'> Sent Message
ID=ID:414d5120514d5f4c33344c3238482020c3cd094d20002902
> Closing connection to QueueManager.> Closed connection.
```

```
-----
In this window, observe the updated responder messages
- The request message received (from the requester)
- The reply message sent
-----
```

When ready, press any key to close this window
Appuyez sur n'importe quelle touche pour continuer.

Les messages affichés dans les deux fenêtres de commande vérifient que les clients du demandeur et du répondeur de l'exemple d'application peuvent communiquer entre eux via IBM MQ.

Résultats

Vous avez réussi à migrer vers la version ultérieure de IBM MQ.

Que faire ensuite

Pour plus d'informations sur la migration et la mise à niveau, voir [Maintenance et migration](#).

Installation d'une version plus récente d'IBM MQ devant coexister avec une version précédente sous Windows

Ce scénario présente toutes les étapes d'installation d'une version Long Term Support (LTS) d'IBM MQ qui coexistera (côte à côte) avec une version précédente du produit. De plus, les étapes incluent l'installation d'un groupe de correctifs de la version la plus récente. Vous devez toujours installer le niveau de groupe de correctifs le plus récent.

Présentation des installations multiples

Description des installations multiples ainsi que du matériel et des logiciels utilisés dans ce scénario.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche


L'un des aspects essentiels de la fonction d'installations multiples d'IBM MQ sur un même hôte est le suivant : ce type d'installation ne requiert pas que vous arrêtiez les gestionnaires de files d'attente et les applications qui s'exécutent dans la version précédente du produit lorsque vous effectuez des opérations dans la version plus récente du produit.

En d'autres termes, l'installation de la version plus récente du produit n'a pas d'impact sur l'exécution des applications dans la version précédente du produit, ce qui est utile lorsque vous tentez d'effectuer une migration en plusieurs étapes des gestionnaires de file d'attente de la version antérieure du produit vers la version ultérieure.

Dans ce scénario, la IBM MQ 8.0.0 est utilisée comme version précédente du produit, et la IBM MQ 9.1.0 est utilisée comme version plus récente du produit.

Utilisation d'une version Long Term Support d'IBM MQ

Ce scénario utilise une version LTS d'IBM MQ pour la version plus récente du produit.

 Si vous utilisez une version Continuous Delivery (CD) d'IBM MQ comme version plus récente du produit, vous devez désinstaller la version CD que vous utilisez, par exemple la IBM MQ 9.1.1, avant d'installer une version plus récente, par exemple la IBM MQ 9.1.5. Pour plus d'informations, voir [Migration d'une édition Continuous Delivery vers une autre](#).

Matériel et logiciels utilisés dans ce scénario

Système d'exploitation

Windows 10

Nom d'hôte : johndoe1.fyre.<yourdomainname>.com

Gestionnaires de files d'attente

QM80

Créé avec IBM MQ 8.0.0 ; doit rester à la IBM MQ 8.0.0.

QMMIG

Créé avec IBM MQ 8.0.0 ; à migrer vers la IBM MQ 9.1.0.

QM910

Créé avec IBM MQ 9.1.0 ; doit rester à la IBM MQ 9.1.0.

Installation d'une version ultérieure d' IBM MQ côte à côte avec une version antérieure.

Cette rubrique explique comment installer IBM MQ 9.2 côte à côte avec la version existante du produit sur la même machine. L'installation d'IBM MQ 9.2 ne sera pas désignée comme installation principale.

Avant de commencer

Assurez-vous qu'IBM MQ 9.0 est installé sur votre système. Suivez les instructions présentées dans [Installation d'un serveur IBM MQ sous Windows](#) pour installer le produit si IBM MQ 9.0 n'est pas installé.

Vous devez avoir sélectionné l'option *Personnalisée* pour pouvoir sélectionner le client explicitement. Voir [Méthodes d'installation pour Windows](#) pour plus d'informations.

Vous devez également avoir appelé la commande **setmqenv** avec le paramètre **-n** pour définir le nom d'installation sur `Installation1`. L'utilisation d'un fichier de commandes pour appeler la commande est pratique.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Toutes les données de gestionnaire de files d'attente sont stockées dans une structure de répertoires commune. Même si le code exécutable de chaque version de IBM MQ est stocké dans une structure de répertoires différente, les données de tous les gestionnaires de files d'attente, quelle que soit la version, sont stockées dans : `MQ_DATA_PATH=C:\ProgramData\IBM\MQ`.

Pour installer IBM MQ 9.2, procédez comme suit :

Procédure

1. Connectez-vous en tant qu'administrateur.
IBM MQ 9.2 sera installé dans le répertoire par défaut `C:\Program Files\IBM\MQ`.
2. Accédez au répertoire dans lequel se trouve le fichier de téléchargement, par exemple, `C:\downloads\mq9200`.
3. Décompressez le fichier téléchargé.
Les fichiers sont extraits dans un nouveau sous-répertoire appelé `MQServer`.
4. Placez-vous dans le nouveau répertoire et émettez la commande **setup.exe** pour démarrer le programme d'installation.
 - a) Cliquez sur *Conditions logicielles requises* pour vous assurer que votre entreprise a installé les logiciels requis.
Voir [Vérification des exigences sous Windows](#) pour plus d'informations. Dans ce scénario, les prérequis sont remplis par le système.
 - b) Cliquez sur *Configuration du réseau*.
Dans ce scénario, la machine ne fait pas partie d'un domaine, il n'est donc pas nécessaire d'indiquer un utilisateur de domaine et la réponse à la question est No.
 - c) Cliquez sur *Installation d'IBM MQ*.
 - d) Cliquez sur *Lancer le programme d'installation d'IBM MQ*.
Le programme d'installation détecte qu'il existe d'autres installations sur le système et affiche le message suivant :
Mettre à niveau ou installer
Mettez à niveau l'installation existante ou installez la nouvelle version parallèlement
Pour ce scénario, laissez les autres installations intactes ; par conséquent, sélectionnez la première entrée intitulée *Installer sans modifier la ou les installations existantes*.
- e) Cliquez sur **Suivant** et acceptez la licence.
- f) Sélectionnez *Personnalisée* pour l'option d'installation.

Voir [Méthodes d'installation pour Windows](#) pour plus d'informations.

g) Cliquez sur **Suivant**.

Dans

Détails de l'installation

Définissez les détails de l'installation

Les zones suivantes sont disponibles :

Nom d'installation

Installation2

Dossier d'installation des fichiers programme

C:\ProgramFiles\IBM\MQ

La liste des fonctions à installer est affichée. Notez que certains éléments :

- ne sont pas installés par défaut
- doivent être sélectionnés si vous voulez les installer

Dans ce scénario, sélectionnez *MQI Client* (cette option doit être sélectionnée dans tous les cas).

h) Cliquez sur **Suivant**.

L'écran intitulé *Prêt à installer IBM MQ* présente un récapitulatif indiquant le nom de l'installation, l'emplacement de l'installation, les composants à installer, etc.

i) Cliquez sur **Installer** pour effectuer l'installation.

La copie des fichiers dans la structure de répertoires de l'installation commence. Une fois les fichiers copiés, la boîte de dialogue suivante s'affiche: The IBM MQ Installation Wizard has successfully installed IBM MQ.

j) Cliquez sur **Terminer**.

Après l'installation, la boîte de dialogue suivante s'affiche: Welcome to the Prepare IBM MQ Wizard.

Etant donné que ce scénario n'utilise pas de domaine Windows, acceptez la valeur par défaut **Non**.

Acceptez de lancer IBM MQ Explorer et acceptez le paramètre par défaut *Démarrer MQ Explorer avec un nouvel espace de travail*, sauf si vous avez une raison très précise de ne pas l'accepter.

Résultats

Vous avez installé une autre version d'IBM MQ for Windows parallèlement à une version existante du produit.

Que faire ensuite

Vous devez exécuter la commande **setmqenv** pour pouvoir utiliser les commandes dans les deux versions. Voir [«Utilisation de la commande setmqenv pour une exécution avec les deux versions d'IBM MQ»](#), à la page 152 pour plus de détails.

Utilisation de la commande setmqenv pour une exécution avec les deux versions d'IBM MQ

Les activités d'installation sont terminées et vous pouvez maintenant vérifier les répertoires contenant le code d'IBM MQ.

Avant de commencer

Vérifiez que vous avez correctement installé le produit IBM MQ 8.0.0 , Installation1, dans C:\Program Files\IBM\WebSphere MQ\ et le produit IBM MQ 9.1 , Installation2, dans C:\Program Files\IBM\MQ.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Utilisez la commande **dspm`qinst`** pour afficher les informations d'installation relatives aux versions installées sur le système sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les répertoires et utilisez la commande **dspm`qver`** pour afficher les informations de version.

Sur les systèmes Windows, les informations sont conservées dans le registre et les informations de configuration de l'installation sont conservées dans la clé suivante : Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\IBM\WebSphere MQ\Installation.

Important : Vous ne devez pas éditer ni référencer cette clé directement.

Procédure

1. Affichez les informations relatives à l'installation à l'aide de la commande **dspm`qinst`**.

```
InstName:      Installation1
InstDesc:
Identif:       1
InstPath:      C:\Program Files\IBM\WebSphere MQ
Version:       8.0.0.9
Primary:       Yes
State:         Available
MSIProdCode:   {74F6B169-7CE6-4EFB-8A03-2AA7B2DBB57C}
MSIMedia:      8.0 Server
MSIInstanceId: 1

InstName:      Installation2
InstDesc:
Identif:       2
InstPath:      C:\Program Files\IBM\MQ
Version:       9.1.0.0
Primary:       No
State:         Available
MSIProdCode:   {5D3ECA81-BF8D-4E80-B36C-CBB1D69BC110}
MSIMedia:      9.1 Server
MSIInstanceId: 1
```

Remarque : Les noms d'installation respectifs (InstName) sont importants.

2. Affichez la version d'IBM MQ à l'aide de la commande **dspm`qver`** pour l'installation par défaut (ou principale) :

```
C:\> dspmqver
Name:          WebSphere MQ
Version:       8.0.0.9
Level:         p800-009-180321.1
BuildType:     IKAP - (Production)
Platform:      WebSphere MQ for Windows (x64 platform)
Mode:          64-bit
O/S:           Windows 10 Professional x64 Edition, Build 18363
InstName:      Installation1
InstDesc:
Primary:       Yes
InstPath:      C:\Program Files\IBM\WebSphere MQ
DataPath:      C:\ProgramData\IBM\MQ
MaxCmdLevel:  802
LicenseType:   Production
```

Après avoir exécuté la commande, vous recevez le message suivant: Note there are a number (1) of other installations, use the '-i' parameter to display them.

3. Emettez la commande C:\> `where dspmqver` pour afficher des informations sur l'installation principale :

```
C:\> where dspmqver
C:\Program Files\IBM\WebSphere MQ\bin64\dspmqver.exe
C:\Program Files\IBM\WebSphere MQ\bin\dspmqver.exe
```

4. Pour afficher les informations sur le produit IBM MQ 9.1, émettez la commande suivante : C:\> `setmqenv -n Installation2`.

5. Emettez à nouveau la commande `C:\> where dspmqver` pour afficher des informations sur la deuxième installation :

```
C:\> where dspmqver
C:\Program Files\IBM\MQ\bin64\dspmqver.exe
C:\Program Files\IBM\MQ\bin\dspmqver.exe
```

6. Emettez à nouveau la commande `C:\> dspmqver`.
A présent, les informations suivantes sont affichées :

```
C:\> dspmqver
Name:          IBM MQ
Version:       9.1.0.0
Level:         p910-L180705
BuildType:     IKAP - (Production)
Platform:      IBM MQ for Windows (x64 platform)
Mode:          64-bit
O/S:           Windows 10 Professional x64 Edition, Build 18363
InstName:      Installation2
InstDesc:
Primary:       No
InstPath:      C:\Program Files\IBM\MQ
DataPath:      C:\ProgramData\IBM\MQ
MaxCmdLevel:  910
LicenseType:  Production
```

7. Emettez la commande `C:\> set MQ`, puis la commande **setmqenv** pour afficher les informations suivantes sur la deuxième installation :

```
C:\> set MQ
MQ_DATA_PATH=C:\ProgramData\IBM\MQ
MQ_ENV_MODE=64
MQ_FILE_PATH=C:\Program Files\IBM\MQ
MQ_INSTALLATION_NAME=Installation2
MQ_INSTALLATION_PATH=C:\Program Files\IBM\MQ
MQ_JAVA_DATA_PATH=C:\ProgramData\IBM\MQ
MQ_JAVA_INSTALL_PATH=C:\Program Files\IBM\MQ\java
MQ_JAVA_LIB_PATH=C:\Program Files\IBM\MQ\java\lib64
MQ_JRE_PATH=C:\Program Files\IBM\MQ\java\jre
```

Vous pouvez créer un fichier de commandes qui exécutera la commande **setmqenv** avec la syntaxe spécifiée. Vérifiez que vous disposez de ce fichier de traitement par lots dans un répertoire de votre PATH, par exemple, `C:\WinTools`.

Par exemple, vous pouvez créer le fichier de commandes `set-mq-910.bat` avec le contenu :

```
REM Setup the environment to run MQ 9.1
CALL "C:\Program Files\IBM\MQ\bin\setmqenv" -n Installation2
REM Adding Samples to the path
SET PATH=%PATH%;%MQ_FILE_PATH%\Tools\c\Samples\Bin;%MQ_FILE_PATH%\Tools\c\Samples\Bin64
;%MQ_FILE_PATH%\Tools\jms\samples;%MQ_JAVA_INSTALL_PATH%\bin\ dspmqver -f 2
```

Remarques :

- Vous devez utiliser l'argument "CALL" lorsque vous appelez **setmqenv**. Sinon, le traitement de **setmqenv** entraîne la fermeture du fichier de commandes et ne permet pas l'exécution des instructions suivantes. En d'autres termes, avec l'argument CALL, vous permettez le traitement des autres instructions figurant dans le fichier de commandes.
- Si vous ajoutez un répertoire IBM MQ dans votre variable PATH, tel que l'emplacement des exemples `C: PATH= ...;C:\Program Files\IBM\MQ\tools\c\Samples\Bin; ...` ce répertoire sera SUPPRIMÉ par **setmqenv** lors de la prochaine exécution de la commande.

Si vous voulez pouvoir exécuter les exemples C depuis IBM MQ 9.1, la dernière ligne du fichier de commandes ci-dessus est nécessaire pour replacer le répertoire des exemples dans la variable PATH.

Notez également que MQ_FILE_PATH est utilisé pour utiliser la structure de répertoires appropriée pour IBM MQ 9.1 : `SET PATH=%PATH%;%MQ_FILE_PATH%\tools\c\Samples\Bin`.

Création d'un gestionnaire de files d'attente

Cette rubrique explique comment créer un gestionnaire de files d'attente avec la commande **crtmqm**. Vous pouvez utiliser IBM MQ Explorer pour effectuer cette tâche.

Avant de commencer

Important : Si vous exécutez un gestionnaire de files d'attente sous IBM MQ 8.0, vous devez migrer votre système vers IBM MQ 9.0 ou IBM MQ 9.1 avant de migrer vers IBM MQ 9.2.

Utilisez la commande **dspmqs** avec les paramètres **-o installation** et **-s** pour afficher le nom d'installation et le statut des gestionnaires de files d'attente en cours.

```
C:\> dspmqs -o installation -s
QMNAME(QM80)                STATUS(Running) INSTNAME(Installation1)
INSTPATH(C:\Program Files\IBM\WebSphere MQ) INSTVER(8.0.0.9)
QMNAME(QMMIG)               STATUS(Running) INSTNAME(Installation1)
INSTPATH(C:\Program Files\IBM\WebSphere MQ) INSTVER(8.0.0.9)
```

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous devez ouvrir une invite de commande Windows et vous configurer comme *administrateur* pour effectuer le processus ci-après. Si vous émettez la commande **crtmqm** sans utiliser l'invite de commande, le message AMQ7077: Vous n'êtes pas autorisé à effectuer l'opération demandée. s'affiche.

Procédure

1. Sélectionnez **Démarrer > Système Windows > Invite de commande > Plus > Exécuter en tant qu'administrateur**.

Le titre de la fenêtre créée est *Administrateur : invite de commande*.

Remarque : La version d'IBM MQ dans l'invite de commande est IBM MQ 8.0.

2. Exécutez la commande **setmqenv** ou le fichier de traitement par lots que vous avez peut-être créé, **set-mq-920**.

Voir [«Utilisation de la commande setmqenv pour une exécution avec les deux versions d'IBM MQ»](#), à la page 152 pour des détails.

Dans les deux cas, vous voyez la version 9.2.0.0

3. Exécutez la commande suivante, C:\> **crtmqm -u SYSTEM.DEAD.LETTER.QUEUE QM910**

La sortie suivante s'affiche :

```
IBM MQ queue manager created.
Directory 'C:\ProgramData\IBM\MQ\qmgrs\QM920' created.
The queue manager is associated with installation 'Installation2'.
Creating or replacing default objects for queue manager 'QM920'.
Default objects statistics : 87 created. 0 replaced. 0 failed.
Completing setup.
Setup completed.
```

4. Exécutez la commande suivante pour démarrer le gestionnaire de files d'attente C:\> **strmqm QM920**

La sortie ci-dessous est générée. Notez les lignes qui indiquent l'installation et la version dans lesquelles le gestionnaire de files d'attente s'exécute :

```
IBM MQ queue manager 'QM920' starting.
The queue manager is associated with installation 'Installation2'.
5 log records accessed on queue manager 'QM920' during the log replay phase.
Log replay for queue manager 'QM920' complete.
Transaction manager state recovered for queue manager 'QM920'.
IBM MQ queue manager 'QM920' started using V9.2.0.0.
```

5. Emettez la commande C:\> **dspmqs -o installation -s** à nouveau pour afficher les gestionnaires de files d'attente installés.

```
C:\> dspmq -o installation -s
QMNAME(QM80) STATUS(Running) INSTNAME(Installation1)
INSTPATH(C:\Program Files\IBM\WebSphere MQ) INSTVER(8.0.0.9)
QMNAME(QMMIG) STATUS(Running) INSTNAME(Installation1)
INSTPATH(C:\Program Files\IBM\WebSphere MQ) INSTVER(8.0.0.9)
QMNAME(QM910) STATUS(Running) INSTNAME(Installation2)
INSTPATH(C:\Program Files\IBM\MQ) INSTVER(9.2.0.0)
++ Cannot use MQ 9.2.0 administrative commands to run an MQ 8.0 queue manager
```

Important : Vous ne pouvez pas utiliser les commandes d'administration dans une version d'IBM MQ différente de celle dans laquelle vous vous trouvez.

Si vous tentez de le faire, vous recevez le message AMQ5691E: Le gestionnaire de files d'attente <qmname> est associé à une autre installation (<installation name>).

Migration d'un gestionnaire de files d'attente vers une version plus récente d'IBM MQ

Une fois que vous avez installé IBM MQ 9.1, vous pouvez migrer et mettre à niveau un gestionnaire de files d'attente IBM MQ 8.0 à utiliser avec IBM MQ 9.1.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous devez effectuer deux étapes principales :

1. Utilisez la commande **setmqm** pour associer le gestionnaire de files d'attente à l'installation de votre choix, c'est-à-dire à la version d'IBM MQ de votre choix.
2. Utilisez la commande **strmqm** sous la version de votre choix, qui met à jour les données du gestionnaire de files d'attente pour la nouvelle version.

Dans ce scénario, le gestionnaire de files d'attente QMMIG, qui a été créé avec IBM MQ 8.0, est utilisé pour illustrer la procédure de migration.



Avertissement : Une fois qu'un gestionnaire de files d'attente a été migré vers une version plus récente d'IBM MQ, il n'est plus possible de l'utiliser avec la version précédente d'IBM MQ. Le processus de migration change plusieurs fichiers et définitions d'objet et il n'est pas possible de revenir en arrière.

Procédure

1. Effectuez une sauvegarde du gestionnaire de files d'attente à l'aide de la commande **dmpmqcfig** .

Voir [Backing up and restoring IBM MQ queue manager data](#) et [Backing up queue manager configuration](#) pour plus d'informations.

- a) Pour spécifier tous les attributs, y compris ceux par défaut, (sauf **setmqaut**, qui n'est pas inclus dans la sortie), émettez la commande suivante :

```
dmpmqcfig -m QMgr -a > QMgr.dmpmqcfig.out.all.mqsc
```

- b) Pour capturer les attributs au format **setmqaut**, émettez la commande suivante :

```
dmpmqcfig -m QMgr -o setmqaut > QMgr.dmpmqcfig.setmqaut.bat
```

Remarque : Dans le fichier de sortie contenant les commandes **setmqaut**, le nom du gestionnaire de files d'attente est inclus dans chaque commande. Par conséquent, si vous voulez restaurer les commandes dans un autre gestionnaire de files d'attente, vous devez éditer le fichier et spécifier le nom de gestionnaire de files d'attente de votre choix.

2. Pour restaurer :

- a) Les commandes pour **runmqsc**, émettez :

```
runmqsc Qmgr < QMgr.dmpmqcfig.out.mqsc
```

ou

```
runmqsc Qmgr < QMgr.dmpmqcfg.out.all.mqsc
```

b) Les commandes **setmqaut**, émettez :

```
QMgr.dmpmqcfg.setmqaut.bat
```

3. La version du gestionnaire de files d'attente à migrer est IBM MQ 8.0 ; par conséquent, vous devez exécuter le script qui définit IBM MQ 8.0 comme environnement d'exécution :

```
C:\> set-mq-80
```

a) Émettez la commande C:\> dspmqr pour vérifier la version dans laquelle le gestionnaire de files d'attente s'exécute sur IBM MQ 8.0.

b) Exécutez la commande C:\> where dspmq pour vérifier que le gestionnaire de files d'attente est en cours d'exécution:

```
C:\Program Files\IBM\WebSphere MQ\bin64\dspmq.exe
C:\Program Files\IBM\WebSphere MQ\bin\dspmq.exe
```

c) Émettez la commande C:\> dspmq -m QMMIG -o installation -s

```
QMNAME(QMMIG) STATUS(Running) INSTNAME(Installation1)
INSTPATH(C:\Program Files\IBM\WebSphere MQ) INSTVER(8.0.0.9)
```

d) Émettez la commande C:\> runmqsc QMMIG

```
display qmgr cmdlevel version
1 : display qmgr cmdlevel
AMQ8408: Display Queue Manager details.
QMNAME(QMMIG) CMDLEVEL(800)
VERSION(08000009)
end
```

et notez que CMDLEVEL est IBM MQ 8.0.

e) Arrêtez le gestionnaire de files d'attente à l'aide de la commande C:\ endmqm -i QMMIG

Les messages suivants s'affichent :

```
WebSphere MQ queue manager 'QMMIG' ending.
WebSphere MQ queue manager 'QMMIG' ended.
```

4. Changez l'environnement pour exécuter les commandes IBM MQ 9.1, en émettant la commande C:\> set-mq-910 si vous avez créé le fichier de commandes ou avec la commande **setmqenv**, puis vérifiez la version en émettant la commande **dspmqr**.

5. Affichez le statut des gestionnaires de files d'attente en émettant la commande C:\> dspmq -o installation -s.

La sortie suivante est générée :

```
QMNAME(QM80) STATUS(Running)INSTNAME(Installation1)
INSTPATH(C:\Program Files\IBM\WebSphere MQ) INSTVER(8.0.0.9)

QMNAME(QMMIG) STATUS(Ended immediately) INSTNAME(Installation1)
INSTPATH(C:\Program Files\IBM\WebSphere MQ) INSTVER(8.0.0.9)

QMNAME(QM910) STATUS(Running) INSTNAME(Installation2)
INSTPATH(C:\Program Files\IBM\MQ) INSTVER(9.1.0.0)
```



Attention : Le gestionnaire de files d'attente QMMIG est toujours associé à Installation1 (IBM MQ 8.0) alors que Installation2 est associé à IBM MQ 9.1.

Par conséquent, vous devez dissocier le gestionnaire de files d'attente QMMIG de Installation1 et l'associer à Installation2.

6. Emettez la commande suivante pour associer le gestionnaire de files d'attente QMMIG à Installation2 :

```
C:\> setmqm -m QMMIG -n Installation2
```

Le message suivant s'affiche :

```
The setmqm command completed successfully.
```

Il vous informe que QMMIG est désormais associé à IBM MQ 9.1.

7. Démarrez le gestionnaire de files d'attente QMMIG en exécutant la commande C:\> `strmqm QMMIG`. Etant donné qu'il s'agit de la première fois que la commande IBM MQ 9.1 `strmqm` est émise sur un gestionnaire de files d'attente précédemment utilisé avec une version antérieure, une migration est effectuée.

Une sortie similaire à la suivante est générée :

```
IBM MQ queue manager 'QMMIG' starting.
The queue manager is associated with installation 'Installation2'.
5 log records accessed on queue manager 'QMMIG' during the log replay phase.
Log replay for queue manager 'QMMIG' complete.
Transaction manager state recovered for queue manager 'QMMIG'.
Migrating objects for queue manager 'QMMIG'.
Default objects statistics : 5 created. 0 replaced. 0 failed.
IBM MQ queue manager 'QMMIG' started using V9.1.0.0.
```

8. Exécutez la commande suivante, C:\> `runmqsc QMMIG`, pour afficher les attributs du gestionnaire de files d'attente et notez les zones VERSION et CMDLEVEL:

```
display qmgr cmdlevel version
      1 : display qmgr cmdlevel version
AMQ8408I: Display Queue Manager details.          CMDLEVEL(910)
      QMNAME(QMMIG)
      VERSION(09010000)
end
```

Résultats

Vous avez migré un gestionnaire de files d'attente vers une version plus récente du produit.

Installation d'un groupe de correctifs pour IBM MQ 9.2

Cette rubrique explique comment installer un groupe de correctifs pour l'installation d'IBM MQ 9.2.0 sur un système sur lequel se trouvent des installations de différentes versions d'IBM MQ.

Avant de commencer

Assurez-vous d'avoir migré le gestionnaire de files d'attente QMMIG vers IBM MQ 9.2.0. Pour plus d'informations, voir [«Migration d'un gestionnaire de files d'attente vers une version plus récente d'IBM MQ»](#), à la page 156.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Pour ce scénario, une autre version (IBM MQ 9.0) est installée et les gestionnaires de files d'attente qui s'exécutent dans cette autre version ne seront pas arrêtés pour démontrer que vous pouvez continuer d'utiliser ces autres versions tout en effectuant des activités de maintenance d'IBM MQ 9.2.0.n.

Notez qu'aucune option avancée n'est sélectionnée lors de l'installation de la mise à jour.

Procédure

1. Connectez-vous en tant qu'administrateur.

- a) Exécutez la commande `C:\> set-mq-920` si vous avez créé le fichier de traitement par lots ou utilisez la commande **setmqenv** pour vous assurer que vous êtes sur IBM MQ 9.2.0.n, où n correspond à 0 dans ce scénario.
- b) Affichez le statut des gestionnaires de files d'attente en émettant la commande `C:\> dspmq -o installation -s`.

La sortie suivante est générée :

```
QMNAME(QM80)                STATUS(Running) INSTNAME(Installation1)
INSTPATH(C:\Program Files\IBM\WebSphere MQ) INSTVER(9.0.0.9)

QMNAME(QMMIG)                STATUS(Ended unexpectedly)
INSTNAME(Installation2)
INSTPATH(C:\Program Files\IBM\MQ) INSTVER(9.2.0.0)

QMNAME(QM910)                STATUS(Ended immediately) INSTNAME(Installation2)
INSTPATH(C:\Program Files\IBM\MQ) INSTVER(9.2.0.0)
```

2. Arrêtez les processus IBM MQ 9.2.0.

Voir [Application et retrait de maintenance sous Windows](#) pour plus d'informations sur l'arrêt des processus.

En résumé, vous devez :

- Exécutez la commande **endmqm immediate** sur les gestionnaires de files d'attente QMMIG et QM920.
- Arrêtez le service IBM MQ pour l'installation en cliquant avec le bouton droit de la souris sur l'icône IBM MQ dans la barre des tâches, puis cliquez sur **Arrêter IBM MQ**.

3. Localisez le groupe de correctifs. Ce scénario utilise IBM MQ 9.2.0.5.

Accédez à [Correctifs recommandés pour IBM MQ](#) pour obtenir la liste des correctifs les plus récents:

- Edition Continuous Delivery et liste des correctifs pour les éditions Continuous Delivery
- Mise à jour de sécurité cumulative pour l'édition Long Term Support et la liste des correctifs pour les éditions Long Term Support

Remarque : Vous devez vérifier que vous utilisez le dernier groupe de correctifs en visitant et en téléchargeant le groupe de correctifs approprié.

- a) Cliquez sur l'onglet approprié.

Pour ce scénario, il s'agit de *V9.2.0.5 LTS*

- b) Téléchargez le logiciel Windows depuis Fix Central ou Passport Advantage. si vous avez besoin de télécharger le produit entier,

Dans ce scénario, vous placez l'ensemble de fichiers dans le répertoire suivant:

`C:\downloads\mq9205`; le nom de fichier est `9.2.0-IBM-MQ-Win64-FP0005.zip`.

4. Extrayez les fichiers du fichier .zip et exécutez la commande suivante, **IBM-MQ-9.2.0-FP0005.exe**.

Vous voyez la boîte de dialogue *Install Anywhere*, qui contient les informations suivantes
`InstallAnywhere is preparing to install ...`

Vous devez attendre que la préparation, qui peut durer plusieurs minutes, soit terminée.

5. Cliquez sur **OK** pour continuer lorsque la fenêtre *IBM MQ (groupes de correctifs 9.2.0.5 fichiers)* apparaît.

- a) Lorsque la section *Introduction* apparaît, cliquez sur **Suivant**.

- b) Lorsque la section *Type d'installation* apparaît, sélectionnez l'option qui convient le mieux à votre entreprise, probablement **Charger les fichiers et appliquer le groupe de correctifs**, puis cliquez sur **Suivant**.

- c) Lorsque la section *Informations* apparaît, cliquez sur **Suivant**.

- d) Lorsque la section *Dossier de destination* s'affiche, sélectionnez l'emplacement par défaut `C:\Program Files\IBM\source\MQ 9.2.0.5` et cliquez sur **Suivant**.

- e) Lorsque la section *Options avancées* apparaît, cliquez sur **Suivant**.
- f) Lorsque la section *Récapitulatif de pré-installation* apparaît, vérifiez les informations affichées, puis cliquez sur **Installer**.
- g) Attendez que le code soit chargé.
La section *Chargement* présente un indicateur de progression et lorsque le processus est terminé, une coche apparaît à côté de *Chargement terminé* et la section *Application de groupes de correctifs* apparaît.
- h) Cliquez sur **Terminer**.
Comme il existe plusieurs installation sur votre système, une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez sélectionner l'installation à mettre à niveau s'ouvre. Dans ce cas, il s'agit de *Installation2 (9.2.0.0)*.
- i) Cliquez sur **OK**.
- j) Acceptez la valeur par défaut pour *Dossier de sauvegarde* et cliquez sur **Appliquer**.
D'autres boîtes de dialogue apparaissent avec des indicateurs de progression et la boîte de dialogue finale indique que le *groupe de correctifs 9.2.0.5 a été appliqué*. Cliquez sur *Terminer*.
- k) Cliquez sur **Terminer**.

Résultats

Vous avez mis à niveau une version d'IBM MQ for Windows installée parallèlement à une version existante du produit.

Scénario pour Managed File Transfer

Présentation des topologies courantes de Managed File Transfer, et scénario qui décrit l'utilisation de la fonctionnalité de Managed File Transfer en expliquant comment configurer le système et transférer un message de test.

- [Topologies courantes](#)
- [Configuration du serveur de base](#)

Topologies courantes de MFT

Cette section décrit des topologies courantes de Managed File Transfer. Les flèches à deux sens dans les diagrammes représentent des connexions au gestionnaire de files d'attente.

Voir «[Remarques relatives à la connectivité](#)», à la [page 164](#) pour plus d'informations sur les options de connexion à un gestionnaire de files d'attente.

Topologie de base comportant un gestionnaire de files d'attente




Figure 25. Topologie de base comportant un gestionnaire de files d'attente

Une topologie de base représente une configuration complète qui inclut le gestionnaire de file d'attente de coordination. Le nom de la configuration est identique au nom du gestionnaire de file d'attente de coordination. Si le nom du gestionnaire de file d'attente de coordination est MFT1, le nom de la configuration est MFT1.

La topologie de base est la première configuration Managed File Transfer que vous effectuez. Une fois la configuration de base effectuée, des agents partenaires provenant de serveurs distants sont ajoutés à la configuration de base en vue de l'échange de fichiers.

La topologie de base n'échange pas de fichiers hors du serveur de topologie de base. Toutefois, elle vous permet de déplacer des fichiers à d'autres emplacements sur le même serveur et peut être utilisée à des fins de développement.

Topologie de base comportant un agent partenaire




Figure 26. Topologie de base comportant un agent partenaire

Cette topologie peut échanger des fichiers entre les deux agents. Des agents partenaires supplémentaires peuvent être ajoutés de la même façon que le premier agent.

Vous pouvez utiliser un gestionnaire de files d'attente unique pour les trois rôles de gestionnaire de files d'attente Managed File Transfer, ou utiliser des gestionnaires de files d'attente dédiés pour des rôles spécifiques.

Par exemple, vous pouvez dédier un gestionnaire de files d'attente au rôle de gestionnaire de file d'attente de coordination, et les rôles de gestionnaire de file d'attente de commandes et de gestionnaire de file d'attente d'agent peuvent partager un deuxième gestionnaire de files d'attente.

La connexion entre un gestionnaire de file d'attente d'agent distant sur un serveur distinct de la configuration de base et le gestionnaire de file d'attente de coordination de la configuration de base doit être configurée en tant que client IBM MQ ou canal MQI.

La connexion au gestionnaire de files d'attente de coordination est établie par la commande **fteSetupCoordination**. Si la connexion au gestionnaire de file d'attente de coordination n'est pas configurée en tant que canal client IBM MQ sur le serveur du partenaire, les commandes telles que **fteListAgents** échouent lorsqu'elles sont émises depuis le serveur de l'agent partenaire.

Topologie de base comportant un gestionnaire de files d'attente de coordination distinct et un agent partenaire




Figure 27. Topologie de base comportant un gestionnaire de files d'attente de coordination distinct et un agent partenaire

Dans la topologie de base présentée dans la figure 3, sur le serveur de base, le gestionnaire de files d'attente MFT4 est partagé pour les rôles de gestionnaire de file d'attente de commandes et de gestionnaire de file d'attente d'agent, et le gestionnaire de files d'attente MFT5 est dédié au rôle de gestionnaire de file d'attente de coordination.

La connectivité doit être établie entre tous les gestionnaires de files d'attente dans la topologie, y compris avec les gestionnaires de files d'attente de la topologie de base, MFT4 et MFT5.

Dans le gestionnaire de files d'attente sur le serveur partenaire, le gestionnaire de files d'attente CSM1 possède les rôles de gestionnaire de file d'attente de commandes et de gestionnaire de file d'attente d'agent.

Cette topologie peut échanger des fichiers entre les deux agents. Chaque agent partenaire doit se connecter à un gestionnaire de files d'attente, conformément au diagramme. Des agents partenaires supplémentaires peuvent être ajoutés de la même façon que le premier agent partenaire.

Topologie de base comportant un partenaire Managed File Transfer Agent




Figure 28. Topologie de base comportant un partenaire Managed File Transfer Agent

Cette topologie peut échanger des fichiers entre les deux agents.

Le serveur IBM MQ n'est pas installé sur le serveur dans l'agent partenaire, appelé MQCLAGT1 dans le diagramme.

L'agent partenaire est configuré à l'aide des mêmes commandes que pour le serveur IBM MQ installé, à quelques exceptions près :

- La configuration pour cet agent partenaire doit utiliser des connexions client IBM MQ au(x) gestionnaire(s) de files d'attente de base.
- Il n'est pas nécessaire d'exécuter les définitions IBM MQ de rôle de gestionnaire de file d'attente de coordination créées par les commandes de configuration sur le serveur de l'agent partenaire. Les définitions de gestionnaire de file d'attente de coordination existent déjà sur le serveur de base.

Toutefois, vous devez :

- Copier les définitions d'objet d'agent générées lors de la création de l'agent sur le serveur partenaire
- Transférer le fichier de définition sur le serveur de configuration de base
- Créer les définitions dans le gestionnaire de files d'attente identifié comme gestionnaire de file d'attente d'agent sur le serveur de base.

Dans ce cas, MFT1 assure les trois rôles et vous créez les objets pour l'agent MQCLAGT1 dans le gestionnaire de files d'attente MFT1.

Au lieu de copier les définitions d'objet sur le serveur de base, vous pouvez aussi exécuter la commande **fteDefine** pour l'agent MQCLAGT1 sur le serveur de base sur lequel se trouve le gestionnaire de file d'attente d'agent. Utilisez les définitions générées par la commande **fteDefine** pour créer les définitions d'agent requises dans le gestionnaire de file d'attente d'agent.

Par exemple, pour le diagramme présenté, vous devez copier MQCLAGT1_create.mqsc sur le serveur de configuration de base depuis le répertoire de l'agent qui se trouve sur le serveur partenaire, et créer les définitions d'agent requises dans le gestionnaire de files d'attente MFT1.

La configuration que vous effectuez sur le serveur de l'agent partenaire crée le répertoire de configuration Managed File Transfer et les fichiers de propriétés requis.

Sur le serveur partenaire, depuis IBM MQ 9.1.0, vous pouvez installer le client redistribuable Managed File Transfer depuis Fix Central.

Remarque : Le client redistribuable MQMFT diffère du client redistribuable IBM MQ car il est déjà conditionné et ne requiert pas l'exécution de l'utilitaire **genmqpkg**. Pour plus d'informations, voir Clients redistribuables.

Remarques relatives à la connectivité

Dans les diagrammes précédents, chaque ligne entre les agents et les gestionnaires de files d'attente représente une connexion à un gestionnaire de files d'attente.

Il peut s'agir :

- D'une connexion locale
- D'une connexion de canal de transmission de messages ou de liaisons
- D'une connexion MQI ou client IBM MQ

Le type de connexion que vous sélectionnez dans votre configuration dépend des paramètres que vous spécifiez.

- Lorsque vous spécifiez le paramètre de nom de gestionnaire de files d'attente avec d'autres paramètres de connexion, vous spécifiez une connexion de type liaisons.

Si le gestionnaire de files d'attente utilisé est local par rapport à la configuration Managed File Transfer, il représente également une connexion locale, s'il est utilisé sur le serveur de configuration de base.

- Si vous spécifiez le paramètre de nom de gestionnaire de files d'attente ainsi que les paramètres d'hôte, de port et de nom de canal correspondants, vous spécifiez une connexion client IBM MQ.

Lorsque des agents se trouvent sur le même hôte que le gestionnaire de file d'attente d'agent, une spécification de type liaisons, qui génère une connexion locale, est plus efficace.

Configuration du serveur de base

Cette rubrique explique comment configurer le serveur de base avec un gestionnaire de files d'attente de configuration distinct.

Avant de commencer

L'exemple suivant suppose que :

- Vous avez lu la section [«Remarques relatives à la connectivité»](#), à la page 164 et compris comment influencer le type de connexion aux gestionnaires de files d'attente dans la configuration.
- Vous disposez d'une infrastructure IBM MQ opérationnelle. Voir [Configuration des gestionnaires de files d'attente IBM MQ](#) pour plus d'informations.
- Les tâches de sécurité IBM MQ ont été effectuées.

Toutes les ressources système, telles que l'accès aux fichiers, sont configurées avec la sécurité appropriée.

Pour la configuration de la sécurité de Managed File Transfer, voir [Sécurisation de Managed File Transfer et Restriction des autorisations utilisateur pour les actions d'agent MFT](#).

- Toutes les connexions IBM MQ sont testées, une fois qu'IBM MQ est configuré, à l'aide d'un exemple de programme permettant d'envoyer et de recevoir des messages ou d'un exemple de commande **amqscnxc** permettant de tester les connexions de type client IBM MQ.

L'exemple de commande **amqscnxc** se connecte à un gestionnaire de files d'attente en définissant la connexion du canal dans un exemple de code, de la même façon que Managed File Transfer se connecte, lorsqu'il utilise une connexion de type client IBM MQ ou MQI.

- Ces instructions supposent qu'une version d'IBM MQ est installée sur le serveur que vous utilisez pour la configuration de base. S'il existe plusieurs installations d'IBM MQ sur le serveur de base, vous devez veiller à utiliser le chemin de fichier approprié pour la version d'IBM MQ que vous voulez utiliser.
- Les gestionnaires de files d'attente utilisés dans ces instructions ne requièrent pas d'authentification de connexion.

Bien qu'il soit plus simple d'effectuer une première configuration sans l'authentification de connexion, si votre entreprise requiert l'utilisation immédiate de l'authentification de connexion, voir [MFT and](#)

IBM MQ connection authentication pour des instructions de configuration d'un fichier de données d'identification MQMFTCredentials.xml.




Figure 29. Topologie de base comportant un gestionnaire de files d'attente de coordination distinct et un agent partenaire

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Les rôles de gestionnaire de files d'attente pour l'exemple de configuration sont les suivants :

- Serveur de base
 - Le gestionnaire de files d'attente MFT5 est le gestionnaire de files d'attente de coordination.
 - Le gestionnaire de files d'attente MFT4 est utilisé comme gestionnaire de files d'attente d'agent pour l'agent MFT4AGT1, et assure également le rôle de gestionnaire de files d'attente de commandes pour la configuration MFT5 sur le serveur de base.
- Serveur partenaire
 - Le gestionnaire de files d'attente CSM1 double le gestionnaire de files d'attente d'agent pour l'agent CSM1AGT1 et le gestionnaire de files d'attente de commandes pour la configuration MFT5 sur le serveur partenaire.
 - Le gestionnaire de files d'attente MFT5, sur le serveur de base, est le gestionnaire de files d'attente de coordination.

Procédure

1. Configurez le gestionnaire de files d'attente de coordination.
2. Configurez le gestionnaire de files d'attente de commandes.
3. Configurez l'agent.
4. Configurez le consignateur.
5. Configurez un serveur partenaire.

Que faire ensuite

Configurez MQExplorer avec MQMFT pour pouvoir tester votre exemple de configuration.

Configuration du gestionnaire de file d'attente de coordination

Configuration du gestionnaire de file d'attente de coordination pour coordonner les transferts de fichiers.

Avant de commencer

Assurez-vous de disposer d'une connectivité complète entre les gestionnaires de files d'attente que vous avez configurés pour ce scénario.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Cette tâche configure le gestionnaire de file d'attente de coordination MFT5, et les instructions présentées dans cette section supposent que vous utilisez une installation IBM MQ.

Si vous disposez de plusieurs installations, vous devez définir le chemin IBM MQ vers la version d'IBM MQ requise à l'aide de la commande `setmqenv` avant d'effectuer toute tâche de configuration.

Procédure

1. Connectez-vous en tant qu'administrateur Managed File Transfer.
2. Emettez la commande suivante pour identifier le gestionnaire de file d'attente de coordination et configurer la structure du répertoire de configuration :

```
fteSetupCoordination -coordinationQMgr MFT5
```

Répertoire du gestionnaire de file d'attente de coordination

C:\data\mqft\config\MFT5

fichier coordination.properties

C:\data\mqft\config\MFT5\coordination.properties

La commande génère également un fichier de commandes MQSC que vous devez exécuter sur votre gestionnaire de files d'attente de coordination C:\data\mqft\config\MFT5\MFT5.mqsc:

3. Accédez au répertoire C:\data\mqft\config\MFT5 .
4. Configurez le gestionnaire de files d'attente pour qu'il serve de gestionnaire de file d'attente de coordination en exécutant la commande ci-dessous.

Vous devez fournir le fichier de commandes MQSC généré par la commande que vous avez exécutée à l'étape «2», à la page 166 :

```
runmqsc MFT5 < MFT5.mqsc > mft5.txt
```

5. Ouvrez le fichier de résultats `mft5.txt` avec l'éditeur de votre choix. et vérifiez que les définitions ont été créées correctement.

Que faire ensuite

Configurez le [gestionnaire de file d'attente de commandes](#).

Configuration du gestionnaire de files d'attente de commandes

Configuration du gestionnaire de files d'attente de commandes.

Avant de commencer

Assurez-vous d'avoir configuré le gestionnaire de files d'attente de coordination. Pour plus d'informations, voir «[Configuration du gestionnaire de file d'attente de coordination](#)», à la page 166.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Cette tâche identifie le gestionnaire de files d'attente de commandes.

Procédure

Entrez la commande suivante :

```
fteSetupCommands -connectionQMgr MFT4
```

Vous obtenez le message suivant BFGCL0245I: Le fichier C:\data\mqft\config\MFT4\command.properties a été créé avec succès.

Le gestionnaire de files d'attente de commandes ne requiert pas de définition IBM MQ supplémentaire. Après l'exécution de **fteSetupCommands**, le fichier command.properties est créé dans le répertoire de configuration MFT5.

Que faire ensuite

Configurez l'[agent](#).

Configuration de l'agent

Préparation d'un agent de transfert de fichier MFT4AGT1, y compris des scripts MQSC à exécuter.

Avant de commencer

Vous devez avoir configuré le gestionnaire de file d'attente de commandes. Pour plus d'informations, voir [«Configuration du gestionnaire de files d'attente de commandes»](#), à la page 166.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Cette tâche prépare l'agent de transfert de fichier Windows MFT4AGT1.

Procédure

1. Entrez la commande suivante :

```
fteCreateAgent -agentName MFT4AGT1 -agentQMgr MFT4
```

Une fois que vous avez créé l'agent avec la commande **fteCreateAgent**, le répertoire agents et un sous-répertoire pour l'agent MFT4AGT1 sont ajoutés au répertoire MFT5.

Dans le répertoire `data\MFT5\agents\MFT4AGT1` se trouvent :

- Fichier `agent.properties`
 - Le fichier `MFT4AGT1_create.mqsc`, qui contient les définitions IBM MQ requises par l'agent.
2. Accédez au répertoire `data\MFT5\agents\MFT4AGT1` et créez les définitions de gestionnaire de file d'attente d'agent requises en exécutant la commande suivante :

```
runmqsc MFT4 < MFT4AGT1_create.mqsc > mft4.txt
```

3. Ouvrez le fichier de résultats `mft4.txt` avec votre éditeur préféré et vérifiez que les définitions ont bien été créées.
4. Démarrez l'agent en entrant la commande suivante : **fteStartAgent** MFT4AGT1.
5. Affichez l'agent en entrant la commande suivante : **fteListAgents**.

Une sortie similaire à la suivante apparaît :

```
5655-MFT, 5724-H72 Copyright IBM Corp. 2008, 2024. ALL RIGHTS RESERVED
```

```
BFGPR0127W: No credentials file has been specified to connect to IBM MQ.  
Therefore, the assumption is that IBM MQ authentication has been disabled.  
Agent Name:      Queue Manager Name:      Status:  
MFT4AGT1        MFT4                          READY
```

Remarque : si vous n'avez pas activé l'authentification de connexion dans votre environnement Managed File Transfer, vous pouvez ignorer le message BFGPR0127W.

Si vous exécutez la commande **ftelistAgents** et recevez le message suivant, BFGCL0014W : Aucun agent ne correspond aux critères de sélection actuels., voir [Que faire si votre agent MFT n'est pas répertorié par la commande **ftelistAgents**](#).

Que faire ensuite

Configurez le [consignateur](#).

Configuration du consigneur

Un consigneur de fichiers ou de base de données est requis pour conserver les informations d'historique et d'audit relatives à l'activité de transfert pour la configuration. Dans cet exemple, vous allez créer un consigneur de fichiers.

Avant de commencer

Vous devez avoir configuré :

- Le gestionnaire de files d'attente de configuration
- Gestionnaire de files d'attente de commandes
- Agent

Procédure

1. Entrez la commande suivante :

```
fteCreateLogger -loggerQMgr MFT5 -loggerType FILE  
-fileLoggerMode CIRCULAR -fileSize 5MB -fileCount 3 MFT5lgr1
```

Une fois que vous avez exécuté la commande **fteCreateLogger**, le répertoire `data\mqft\config\MFT5\loggers` est créé, avec un sous-répertoire MFT5LGR1.

Le sous-répertoire MFT5LGR1 contient le fichier `logger.properties`. Il contient également un fichier appelé `MFT5LGR1_create.mqsc`, qui comporte les définitions IBM MQ requises par le consigneur.

2. Accédez au répertoire `data\mqft\config\MFT5\loggers\MFT5LGR1`.

3. Exécutez le fichier de commandes MQSC associé :

```
runmqsc MFT5 < MFT5_create.mqsc
```

pour créer les définitions requises par le consigneur.

- a) Consultez les résultats des définitions d'objet pour vérifier que les objets requis ont été créés correctement.

4. Démarrez le consigneur avec la commande **fteStartLogger** MFT5LGR1.

5. Consultez le contenu du fichier `output0.log` dans `data\mqft\logs\MFT5\loggers\MFT5LGR1\logs`.

Normalement, après quelques informations sur le consigneur, la dernière instruction contient le message suivant : BFGDB0023I: Le consigneur a terminé les activités de démarrage et il est à présent en cours d'exécution.

Il peut arriver que les informations sur le consignateur ne soient pas écrites dans `output0.log`, lorsque le consignateur démarre pour la première fois. Si le fichier `output0.log` est vide, redémarrez le consignateur en entrant **fteStopLogger** MFT5LGR1 et en appuyant sur la touche **Entrée**.

Redémarrez le consignateur en entrant **fteStartLogger** MFTULGR1 et en appuyant sur la touche **Entrée**. A présent, le fichier `output0.log` contient des données.

Le même comportement peut se produire pour la version d'agent du fichier `output0.log`, lorsqu'un agent est démarré pour la première fois.

Démarrez et arrêtez l'agent avec les commandes **fteStopAgent** et **fteStartAgent**. Les données sont alors écrites dans le fichier `output0.log` de l'agent.

Résultats

Vous avez configuré le serveur de base, qui comprend le gestionnaire de file d'attente de coordination pour cette configuration.

Que faire ensuite

A présent, suivez la même procédure pour le serveur partenaire, qui comporte un agent distant.

Configuration d'un serveur partenaire

Configuration d'un serveur partenaire lorsque le serveur de base comporte un gestionnaire de files d'attente de coordination distinct

Avant de commencer

Assurez-vous d'avoir exécuté entièrement toutes les tâches de configuration d'un serveur de base, qui comporte un gestionnaire de files d'attente de configuration.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Les mêmes postulats énoncés pour IBM MQ et la configuration de sécurité, ainsi que pour le chemin IBM MQ, s'appliquent au serveur partenaire.

Commencez par configurer le répertoire de configuration MFT5 et par identifier le gestionnaire de files d'attente de coordination avec la commande **fteSetupCoordination**.

Procédure

1. Créez le répertoire de configuration du serveur partenaire en émettant la commande suivante :

```
fteSetupCoordination -coordinationQMgr MFT5  
-coordinationQMgrHost 177.16.20.15 -coordinationQMgrPort 1771  
-coordinationQMgrChannel MQMFT.MFT5.SVRCONN
```

Remarques :

- a. Lorsque le gestionnaire de files d'attente de coordination se trouve sur un serveur différent de celui du serveur partenaire, la connexion au gestionnaire de files d'attente de coordination du serveur de base doit être définie comme une connexion client.

Si vous ne définissez pas la connexion au gestionnaire de files d'attente de coordination comme une connexion client IBM MQ, sur le serveur partenaire, toute commande Managed File Transfer qui établit la connexion au gestionnaire de files d'attente de coordination échoue.

fteListAgents est un exemple de commande établissant la connexion au gestionnaire de files d'attente de coordination.

- b. Il n'est pas nécessaire de créer les définitions IBM MQ car les définitions requises par le gestionnaire de files d'attente de coordination sont créées lorsque vous configurez le serveur de base.
2. Identifiez le gestionnaire de files d'attente de commandes en émettant la commande suivante :

```
fteSetupCommands -connectionQMgr CSM1
```

Le gestionnaire de files d'attente de commandes ne requiert aucune définition IBM MQ supplémentaire.

3. Identifiez le gestionnaire de files d'attente d'agent partenaire et créez-le avec la commande suivante :

```
fteCreateAgent -agentName CSM1AGT1 -agentQMgr CSM1
```

4. Accédez au CSM1AGT1 répertoire.
5. Créez les définitions IBM MQ requises par l'agent en émettant la commande suivante :

```
runmqsc CSM1 < CSM1AGT1_create.mqsc > csm1.txt
```

- a) Ouvrez le fichier `csm1.txt` avec votre éditeur préféré pour confirmer que toutes les définitions requises de l'agent ont bien été créées.
6. Démarrez l'agent avec la commande suivante :

```
fteStartAgent CSM1AGT1
```

7. Affichez l'agent en entrant **fteListAgents**.

Une sortie similaire à la suivante apparaît :

```
C:\>fteListAgents
5655-MFT, 5724-H72 Copyright IBM Corp. 2008, 2024. ALL RIGHTS RESERVED
BFGPR0127W: No credentials file has been specified to connect to IBM MQ. Therefore, the assumption is that IBM MQ authentication has been disabled.
Agent Name:      Queue Manager Name:      Status:
CSM1AGT1        CSM1                        READY
MFT4AGT1        MFT4                        READY
```

Remarque : si vous n'avez pas activé l'authentification de connexion dans votre environnement Managed File Transfer, vous pouvez ignorer le message BFGPR0127W.

Si vous exécutez la commande **ftelistAgents** et recevez le message suivant, BFGCL0014W : Aucun agent ne correspond aux critères de sélection actuels., voir [Que faire si votre agent MFT n'est pas répertorié par la commande fteListAgents](#).

Si le statut de l'un des agents est UNREACHABLE, voir [Que faire si un agent est affiché comme étant à l'état INCONNU](#).

Configuration d'IBM MQ Explorer avec MFT

Cette tâche permet de connecter IBM MQ Explorer à la configuration Managed File Transfer.

Procédure

1. Démarrez IBM MQ Explorer.
2. Dans le panneau Navigator de gauche, faites défiler vers le bas et développez le dossier: Managed File Transfer.
L'entrée du gestionnaire de file d'attente de coordination, MFT5, apparaît.
3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur MFT5 et sélectionnez **Connexion**.
 - a) Sélectionnez Agents dans le menu déroulant qui apparaît et assurez-vous que les deux agents, MFT4AGT1 et CSMAGT1, sont à l'état Ready (Prêt).

Que faire ensuite

Testez votre exemple de configuration avec [IBM MQ Explorer](#).

Utilisation d'IBM MQ Explorer pour tester le transfert de fichier

Cette tâche fournit un exemple d'utilisation de IBM MQ Explorer avec Managed File Transfer, pour tester un transfert de fichier, après avoir configuré IBM MQ Explorer comme indiqué dans la rubrique précédente.

Avant de commencer

Assurez-vous de disposer d'un système opérationnel, et vérifiez que les agents sont à l'état READY et qu'IBM MQ Explorer est opérationnel. Pour plus d'informations, voir [«Configuration d'IBM MQ Explorer avec MFT»](#), à la page 170.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Identifiez le fichier à utiliser pour tester le transfert et déterminez dans quel répertoire le copier. Dans cet exemple, le fichier `test-file.txt` qui se trouve dans le répertoire `C:\temp\mft` est utilisé.

```
C:\temp\mft> dir *
Date stamp 61 test-file.txt
1 File(s) 61 bytes
```

Procédure

1. Démarrez IBM MQ Explorer sous Windows.
2. Dans le panneau Navigator de gauche, développez le dossier: **Managed File Transfer**.
L'entrée du gestionnaire de file d'attente de coordination, MFT5, apparaît.
3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur MFT5 et sélectionnez **Connexion**.
4. Une fois la connexion établie, cliquez avec le bouton droit de la souris sur MFT5 et sélectionnez **Nouveau transfert**.
 - a) Utilisez le menu déroulant afin de sélectionner MFT4AGT1 pour l'agent source et CSMAGT1 pour l'agent de destination.
 - b) Cliquez sur **Suivant**.
 - c) Cliquez sur **Ajouter** dans la fenêtre suivante.
Une grande boîte de dialogue s'ouvre. Le côté gauche est dédié à la Source et le côté droit à la Destination.
5. Dans le panneau Source :
 - a) Sélectionnez **Transfert de texte** car le fichier est un fichier texte.
 - b) Sélectionnez **Parcourir** pour localiser le fichier.
Dans ce cas, le fichier est `C:\temp\mft\test-file.txt`.



Avertissement : ne cliquez pas sur **OK** car vous devez remplir le panneau Destination.

6. Dans le panneau Destination :
 - a) Entrez le nom que vous voulez attribuer au fichier dans la destination, par exemple `test-file.txt`.
L'utilisation de chemins d'accès relatifs est prise en charge. La première partie du chemin d'accès complet correspond au répertoire de base de l'ID utilisateur qui démarre l'agent de destination.
 - b) Sélectionnez `Overwrite files if present` si vous avez besoin de cette option.
 - c) Cliquez sur **OK**.
Le fichier que vous avez sélectionné apparaît dans le panneau des **nouveaux transferts**.

7. Si le menu de configuration de MFT5 est fermé et se présente sous la forme +MFT5, développez-le en cliquant sur le signe +.
8. Restez dans la configuration MFT sélectionnée.
Ensuite, vérifiez le statut du transfert comme suit.
9. Cliquez sur **Journal de transfert** sous le gestionnaire de file d'attente de coordination MFT5.
10. Examinez le statut dans Managed File Transfer - Current Transfer progress panel, immédiatement en dessous du panneau supérieur **Journal de transfert** et attendez que le transfert soit terminé.
Si le transfert a abouti (l'arrière-plan est vert), cela signifie que le test de votre configuration est réussi.
Si le transfert a échoué (l'arrière-plan est rouge), cela signifie qu'une erreur est survenue.
Dans la plupart des cas, vous pouvez utiliser la barre de défilement située sous le panneau supérieur **Journal de transfert** et afficher un récapitulatif des motifs de l'échec.
 - a) Si vous ne parvenez pas à déterminer la raison pour laquelle le transfert a échoué, cliquez deux fois sur l'entrée correspondant au transfert dans le panneau supérieur **Journal de transfert**.
 - b) Sélectionnez XML dans le panneau de gauche de la fenêtre en incrustation qui apparaît.
 - c) Faites défiler les informations afin de déterminer la cause de l'erreur.
 - d) Apportez les corrections nécessaires et testez à nouveau le transfert.

Mise en route avec IBM MQ Internet Pass-Thru

Les scénarios présentés dans cette section expliquent comment effectuer des configurations simples d'IBM MQ Internet Pass-Thru (MQIPT). Vous pouvez également utiliser ces tâches pour vérifier que le produit a été installé correctement.

Avant de commencer

Avant de commencer à utiliser ces scénarios, assurez-vous que les prérequis suivants ont été remplis:

- Vous savez définir des gestionnaires de files d'attente, des files d'attente et des canaux dans IBM MQ.
- Vous avez déjà installé un client et un serveur IBM MQ.
- MQIPT est installé dans un répertoire nommé C:\mqipt sur les systèmes Windows. (Les exemples sont écrits pour les systèmes Windows, mais s'exécutent sur toutes les plateformes prises en charge). Pour plus d'informations sur l'installation de MQIPT, voir [Installation de MQIPT](#).
- Le client, le serveur et chaque instance de MQIPT sont installés sur des ordinateurs distincts.
- Vous savez insérer des messages dans une file d'attente à l'aide de la commande **amqsputc**.
- Vous savez obtenir des messages depuis une file d'attente à l'aide de la commande **amqsgetc**.
- Vous savez définir des droits d'accès client dans IBM MQ.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Procédure

1. Sur le serveur IBM MQ, effectuez les tâches suivantes :
 - Définissez un gestionnaire de files d'attente appelé MQIPT.QM1.
 - Définissez un canal de connexion serveur appelé MQIPT.CONN.CHANNEL.
 - Définissez une file d'attente locale appelée MQIPT.LOCAL.QUEUE.
 - Démarrez un programme d'écoute TCP/IP pour MQIPT.QM1 sur le port 1414. Si le port 1414 est déjà utilisé par une autre application, choisissez une adresse de port libre et remplacez-la dans les exemples qui suivent.

- Assurez-vous que l'authentification des connexions et des canaux est configurée pour autoriser les connexions client à partir de la machine client avec votre ID utilisateur. Si l'authentification de connexion est définie pour exiger un ID utilisateur et un mot de passe pour les connexions client, vous devez définir la variable d'environnement MQSAMP_USER_ID sur l'ID utilisateur à utiliser pour l'authentification de connexion avant d'exécuter les commandes **amqsputc** et **amqsgetc** .
2. Testez la route du client IBM MQ vers le gestionnaire de files d'attente en plaçant un message dans la file d'attente locale du gestionnaire de files d'attente à l'aide de la commande **amqsputc** , puis en l'extrayant à l'aide de la commande **amqsgetc** .

Pour préparer les scénarios de cette section, créez et éditez le fichier `mqipt.conf` comme suit :

- a. Copiez le fichier `mqiptSample.conf`, que vous trouverez dans le répertoire d'installation du sous-répertoire `samples` de MQIPT, à `mqipt.conf` dans le répertoire de base MQIPT choisi. Les scénarios suivants utilisent `C:\mqiptHome` comme répertoire de base MQIPT.
- b. Créez deux répertoires avec `mqipt.conf` nommé `errors` et `logs`. Définissez les droits d'accès aux fichiers se trouvant dans ces répertoires de sorte que l'ID utilisateur qui doit exécuter MQIPT aient accès aux fichiers en écriture.
- c. Supprimez toutes les routes du fichier `mqipt.conf`.
- d. Dans la section `[global]` restante, vérifiez que le paramètre **ClientAccess** existe et associez-le à la valeur `true`.

Que faire ensuite

Après avoir configuré votre système, vous êtes prêt à démarrer les scénarios suivants:

- [«Vérification du fonctionnement de MQIPT», à la page 173](#)
- [«Création d'un fichier de clés», à la page 175](#)
- [«Création de certificats de test», à la page 178](#)
- [«Authentification d'un serveur TLS», à la page 179](#)
- [«Authentification d'un client TLS», à la page 182](#)
- [«Configuration de la tunnellation HTTP», à la page 184](#)
- [«Configuration du contrôle d'accès», à la page 185](#)
- [«Configuration d'un proxy SOCKS», à la page 188](#)
- [«Configuration d'un client SOCKS», à la page 189](#)
- [«Configuration de la prise en charge de la mise en cluster de MQIPT», à la page 190](#)
- [«Allocation de numéros de port», à la page 193](#)
- [«Extraction des listes de révocation de certificat à l'aide d'un serveur LDAP», à la page 195](#)
- [«Exécution de MQIPT en mode proxy TLS», à la page 198](#)
- [«Exécution de MQIPT en mode proxy TLS avec un gestionnaire de sécurité», à la page 199](#)
- [«Utilisation d'un exit de sécurité», à la page 202](#)
- [«Routage des demandes de connexion client vers des serveurs de gestionnaire de files d'attente IBM MQ à l'aide d'exits de sécurité», à la page 204](#)
- [«Routage dynamique des demandes de connexion client», à la page 207](#)
- [«Utilisation d'un exit de certificat pour authentifier un serveur TLS», à la page 210](#)

Vérification du fonctionnement de MQIPT

Utilisez cette configuration simple pour vous assurer que MQIPT a été installé correctement.

Avant de commencer

- Avant de suivre ce scénario, assurez-vous d'avoir effectué les tâches prérequis répertoriées dans la rubrique «Mise en route avec IBM MQ Internet Pass-Thru», à la page 172.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche




Figure 30. Diagramme réseau de test de vérification de l'installation

Ce diagramme représente la connexion depuis le client IBM MQ (appelé client1.company1.com sur le port 1415) via MQIPT au serveur IBM MQ (appelé server1.company2.com sur le port 1414).

Procédure

Pour vérifier que MQIPT fonctionne correctement, procédez comme suit :

1. Définissez une route MQIPT.

Sur l'ordinateur MQIPT, éditez `mqipt.conf` et ajoutez une définition de route :

```
[route]
ListenerPort=1415
Destination=server1.company2.com
DestinationPort=1414
```

2. Démarrez MQIPT.

Ouvrez une invite de commande et entrez la commande suivante :

```
> V9.2.0 > V9.2.0 C:\mqipt\bin\mqipt C:\mqiptHome -n ipt1
```

Où `C:\mqiptHome` indique l'emplacement du fichier de configuration MQIPT, `mqipt.conf`, et `ipt1` est le nom à attribuer à l'instance de MQIPT.

Les messages suivants indiquent que MQIPT a démarré :

```
5724-H72 (C) Copyright IBM Corp. 2000, 2024. All Rights Reserved
MQCPI001 IBM MQ Internet Pass-Thru V9.2.0.0 starting
MQCPI004 Reading configuration information from mqipt.conf
MQCPI152 MQIPT name is ipt1
MQCPI021 Password checking has been enabled on the command port
MQCPI011 The path C:\mqiptHome\logs will be used to store the log files
MQCPI006 Route 1415 has started and will forward messages to:
MQCPI034 ...server1.company2.com(1414)
MQCPI035 ...using MQ protocol
MQCPI078 Route 1415 ready for connection requests
```

3. A l'invite de commande sur le système client IBM MQ, entrez les commandes suivantes :

- a) Définissez la variable d'environnement **MQSERVER** :

```
SET MQSERVER=MQIPT.CONN.CHANNEL/tcp/10.9.1.2(1415)
```

- b) Insérez un message :

```
amqsputc MQIPT.LOCAL.QUEUE MQIPT.QM1
Hello world
```

Appuyez deux fois sur la touche Entrée après avoir tapé le message.

c) Obtenez le message :

```
amqsgetc MQIPT.LOCAL.QUEUE MQIPT.QM1
```

Le message "Hello world" est renvoyé.

4. 

Pour arrêter IBM MQ, entrez la commande suivante :

```
mqiptAdmin -stop -n ipt1
```

Création d'un fichier de clés

Dans ce scénario, vous pouvez demander un certificat et créer un fichier de clés pour permettre à MQIPT pour utiliser TLS.

Avant de commencer

Avant de suivre ce scénario, assurez-vous d'avoir effectué les tâches prérequis répertoriées dans la rubrique «Mise en route avec IBM MQ Internet Pass-Thru», à la page 172.

Cette tâche suppose que vous demandez un nouveau certificat à une autorité de certification digne de confiance à l'aide de **mqiptKeyman** (iKeyman) et que votre certificat personnel vous est renvoyé dans un fichier (par exemple, `server.cer`). Cela suffit pour effectuer l'authentification du serveur. Si vous avez besoin d'une authentification client, vous devez demander un deuxième certificat (par exemple, `client.cer`) et effectuer les étapes suivantes deux fois, pour créer deux fichiers de clés.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez utiliser l'interface de ligne de commande (CLI) **mqiptKeycmd** ou l'interface graphique **mqiptKeyman** pour demander le certificat. Vous devez ensuite spécifier le fichier de clés contenant le certificat dans la propriété de route **SSLServerKeyRing** ou **SSLClientKeyRing** MQIPT, selon que le certificat est destiné à être utilisé par des connexions entrantes ou sortantes.

Procédure

Procédez de l'une des façons suivantes pour créer un fichier de clés :

- Utilisation de l'interface de ligne de commande (CLI) **mqiptKeycmd**

a) Entrez la commande suivante pour créer un fichier de clés PKCS #12 :

```
mqiptKeycmd -keydb -create -db server_name.pfx -pw password -type pkcs12
```

où :

- **-db** spécifie le nom du fichier de clés (*nom_serveur.pfx*).
- **-pw** indique le mot de passe du fichier de clés (*mot_de_passe*) que vous devez chiffrer ultérieurement à l'aide de la commande **mqiptPW**.

b) Entrez la commande suivante pour créer une demande de certificat :

```
mqiptKeycmd -certreq -create -db server_name.pfx -pw password -type pkcs12
-file cert_file_name.req -label label -dn DN_identity
-sig_alg signature_algorithm -size key_size
```

où :

- **-file** spécifie un nom de fichier pour le certificat demandé.

- **-label** spécifie un nom unique de votre choix ; il est préférable de ne pas inclure d'espace.
- **-dn** spécifie l'identité de type nom distinctif approprié pour la route MQIPT, par exemple "CN=Test Certificate,OU=Sales,O=Example,C=US".
- **-sig_alg** spécifie l'algorithme de hachage, par exemple SHA256WithRSA.
- **-size** spécifie la taille de la clé publique, par exemple 2048.

Si vous utilisez les valeurs d'exemple fournies, cette commande crée un certificat numérique avec une clé publique RSA de 2048 bits et une signature numérique utilisant RSA avec l'algorithme de hachage SHA-256.

Lors de la création d'un certificat, veillez à choisir un algorithme de chiffrement de clé publique, une taille de clé et un algorithme de signature numérique adaptés aux besoins en sécurité de votre entreprise. Pour plus d'informations, voir [Considérations relatives aux certificats numériques dans MQIPT](#).

Envoyez le fichier de demande de certificat (*cert_file_name.req*) créé par la commande à votre autorité de certification à signer.

- c) Lorsque vous recevez le certificat personnel signé de l'autorité de certification, entrez la commande suivante pour ajouter le certificat au fichier de clés du serveur :

```
mqiptKeycmd -cert -receive -db server_name.pfx -pw password
            -type pkcs12 -file cert_file_name.crt
```

- Utilisation de l'interface graphique **mqiptKeyman**

- a) Ouvrez l'interface graphique avec la commande suivante :

```
mqiptKeyman
```

- b) Cliquez sur **Key database file > New**.

- c) Sélectionnez le type de la base de données de clés, PKCS12.

- d) Entrez le nom et l'emplacement du nouveau fichier de clés.

Cliquez sur **OK**.

- e) Entrez un mot de passe pour le nouveau fichier de clés, et confirmez-le.

Il s'agit du mot de passe du fichier de clés que vous devez chiffrer ultérieurement à l'aide de la commande **mqiptPW**. Cliquez sur **OK** pour créer le fichier de clés de certificat personnel.

- f) Créez la demande de certificat en cliquant sur **Create > New Certificate Request**.

- g) Entrez un label pour le nouveau certificat dans la zone **Key Label**.

Le label est un nom unique de votre choix ; il est préférable qu'il ne comporte pas d'espace.

- h) Sélectionnez la taille de clé et l'algorithme de signature numérique en fonction des besoins en sécurité de votre entreprise.

Pour plus d'informations, voir [Considérations relatives aux certificats numériques dans MQIPT](#).

- i) Entrez l'identité de type nom distinctif appropriée pour la route MQIPT dans les zones de nom distinctif facultatives.

- j) Entrez le nom de fichier pour la demande de certificat à créer, puis cliquez sur **OK**.

La demande de certificat est générée et sauvegardée avec le nom que vous indiquez. Envoyez ce fichier à votre autorité de certification pour le faire signer.

- k) Lorsque vous recevez le certificat personnel signé de l'autorité de certification, vous devez le recevoir dans le fichier de clés.

Dans le panneau "**Key database content**", sélectionnez **Personal Certificates** dans la liste déroulante. Cliquez ensuite sur **Receive**.

- l) Entrez le nom du fichier dans lequel le certificat signé est stocké, puis cliquez sur **OK**.

Que faire ensuite

Vous devez également vous assurer que le certificat de l'autorité de certification qui a signé le certificat personnel est présent dans le fichier de clés de l'autorité de certification. Selon votre configuration de MQIPT, le fichier de clés de l'autorité de certification peut être différent du fichier de clés du certificat personnel.

Pour utiliser un fichier de clés de l'autorité de certification distinct, vous pouvez utiliser l'exemple de fichier de clés de l'autorité de certification nommé `sslCAdefault.pfx` fourni avec MQIPT ou créer un fichier de clés PKCS #12. Vous devez ajouter le certificat public de l'autorité de certification qui a signé vos certificats personnels dans le fichier de clés de l'autorité de certification, sauf si celui-ci est déjà présent dans l'exemple de fichier de clés. Le certificat public de l'autorité de certification peut avoir été renvoyé avec votre certificat personnel. Si tel n'est pas le cas, vous devez demander le certificat de l'autorité de certification auprès de l'autorité de certification qui vous a fourni vos certificats personnels, puis l'ajouter dans le fichier de clés.

Pour ajouter un certificat de l'autorité de certification, vous pouvez utiliser l'interface de ligne de commande (CLI) **mqiptKeycmd** ou l'interface graphique **mqiptKeyman**.

Pour ajouter un certificat de l'autorité de certification à l'aide de l'interface de ligne de commande (CLI) **mqiptKeycmd**, émettez la commande suivante :

```
mqiptKeycmd -cert -add -db sslCAdefault.pfx -pw password -type pkcs12
             -file ca_file_name.crt -label label
```

où :

- **-db** spécifie le nom du fichier de clés de l'autorité de certification, en l'occurrence `sslCAdefault.pfx`.
- **-pw** spécifie le mot de passe du fichier de clés. Le mot de passe pour l'exemple de fichier de clés de l'autorité de certification nommé `sslCAdefault.pfx` est `mqiptSample`.
- **-file** spécifie le nom du fichier renvoyé par l'autorité de certification.
- **-label** spécifie un nom unique de votre choix ; il est préférable de ne pas utiliser d'espace.

Pour ajouter un certificat de l'autorité de certification à l'aide de l'interface graphique d'iKeyman :

- Dans le panneau Key Database Content, sélectionnez **Signer Certificates** dans la liste déroulante.
- Cliquez sur **Ajouter**.
- Entrez le nom du fichier contenant le certificat de l'autorité de certification, puis cliquez sur **OK**.
- Entrez un label pour le certificat de l'autorité de certification. Il peut s'agir de tout nom unique que vous choisissez ; il est préférable de ne pas utiliser d'espace. Cliquez sur **OK**.

Chiffrez les mots de passe du fichier de clés en émettant la commande suivante :

```
mqiptPW
```

Entrez le mot de passe du fichier de clés à chiffrer lorsque vous y êtes invité. Définissez la valeur de la propriété appropriée dans le fichier de configuration **mqipt.conf** sur le mot de passe chiffré qui est émis par la commande **mqiptPW** ; par exemple, **SSLServerKeyRingPW** ou **SSLClientKeyRingPW**, selon que le certificat est destiné à être utilisé par des connexions entrantes ou sortantes. Pour plus d'informations sur le chiffrement des mots de passe de fichier de clés, voir la documentation relative au [chiffrement des mots de passe stockés](#) pour chiffrer les mots de passe de fichier de clés.

Pour utiliser ces nouveaux fichiers de clés pour l'authentification de serveur, placez les fichiers de clés dans un répertoire nommé `ssl` sous le répertoire de base MQIPT et définissez les propriétés de route suivantes :

```
SSLClientCAKeyRing=C:\\mqiptHome\\ssl\\sslCAdefault.pfx
SSLClientCAKeyRingPW=encrypted_password
SSLServerKeyRing=C:\\mqiptHome\\ssl\\myServer.pfx
SSLServerKeyRingPW=encrypted_password
```

```
SSLServerCAKeyRing=C:\\mqiptHome\\ssl\\sslCAdefault.pfx
SSLServerCAKeyRingPW=encrypted_password
```

Voir le scénario «Authentification d'un serveur TLS», à la page 179 pour plus d'informations sur la configuration de MQIPT en vue de l'utilisation de TLS.

Création de certificats de test

Dans ce scénario, vous pouvez créer un certificat autosigné qui vous permet de tester les routes MQIPT. Ce certificat peut être utilisé par une route MQIPT pour s'identifier auprès d'un homologue distant.

Les certificats autosignés peuvent être utiles dans les scénarios de test au cours desquels vous devez vérifier la connectivité TLS sans acheter un certificat auprès d'une autorité de certification. Toutefois, vous ne devez pas utiliser les certificats autosignés dans les environnements de production. Si vous avez besoin de certificats pour une utilisation en production, voir «Création d'un fichier de clés», à la page 175.

Avant de commencer

- Avant de suivre ce scénario, assurez-vous d'avoir effectué les tâches prérequis répertoriées dans la rubrique «Mise en route avec IBM MQ Internet Pass-Thru», à la page 172.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez utiliser l'interface de ligne de commande (CLI) iKeyman **mqiptkeycmd** ou l'interface graphique **mqiptkeyman** pour demander le certificat. Vous devez ensuite spécifier le fichier de clés qui contient le certificat dans la propriété de route **SSLServerKeyRing** ou **SSLClientKeyRing** MQIPT, selon que le certificat est destiné à être utilisé par des connexions entrantes ou sortantes.

Procédure

Procédez de l'une des façons suivantes pour créer des certificats de test :

- Utilisation de l'interface de ligne de commande (CLI)
 - a) Entrez la commande suivante pour créer un fichier de clés PKCS #12 :

```
mqiptKeycmd -keydb -create -db server_name.pfx -pw password -type pkcs12
```

où :

- **-db** spécifie le nom du fichier de clés (*nom_serveur.pfx*).
- **-pw** spécifie le mot de passe du fichier de clés (*mot_de_passe*) que vous devez chiffrer ultérieurement à l'aide de l'utilitaire **mqiptPW**.

- b) Entrez la commande suivante pour créer un certificat personnel autosigné à des fins de test :

```
mqiptKeycmd -cert -create -db server_name.pfx -pw password -type pkcs12
-label label -dn DN_identity
-sig_alg signature_algorithm -size key_size
```

où :

- **-label** spécifie un nom unique de votre choix ; il est préférable de ne pas inclure d'espace.
- **-dn** spécifie l'identité de type nom distinctif approprié pour la route MQIPT, par exemple "CN=Test Certificate,OU=Sales,O=Example,C=US".
- **-sig_alg** spécifie l'algorithme de hachage, par exemple SHA256WithRSA.
- **-size** spécifie la taille de la clé publique, par exemple 2048.

Si vous utilisez les valeurs d'exemple fournies, cette commande crée un certificat numérique avec une clé publique RSA de 2048 bits et une signature numérique utilisant RSA avec l'algorithme de hachage SHA-256.

Lors de la création d'un certificat, veillez à choisir un algorithme de chiffrement de clé publique, une taille de clé et un algorithme de signature numérique adaptés aux besoins en sécurité de votre entreprise. Pour plus d'informations, voir [Considérations relatives aux certificats numériques dans MQIPT](#).

- Utilisation de l'interface graphique

a) Ouvrez l'interface graphique avec la commande suivante :

```
mqiptKeyman
```

b) Cliquez sur **Key database file > New**.

c) Sélectionnez le type de la base de données de clés, par exemple PKCS12.

d) Entrez le nom et l'emplacement du nouveau fichier de clés.

Cliquez sur **OK**.

e) Entrez un mot de passe pour le nouveau fichier de clés.

Entrez le mot de passe une seconde fois pour le confirmer. Il s'agit du mot de passe du fichier de clés que vous devez chiffrer ultérieurement à l'aide de l'utilitaire **mqiptPW**. Cliquez sur **OK** pour créer le fichier de clés de certificat personnel.

f) Créez le nouveau certificat personnel autosigné en cliquant sur **Create > New Self-Signed Certificate**.

g) Entrez un label pour le nouveau certificat dans la zone **Key Label**.

Le label est un nom unique de votre choix ; il est préférable qu'il ne comporte pas d'espace.

h) Sélectionnez la taille de clé et l'algorithme de signature numérique en fonction des besoins en sécurité de votre entreprise.

Pour plus d'informations, voir [Considérations relatives aux certificats numériques dans MQIPT](#).

i) Entrez l'identité de type nom distinctif appropriée pour la route MQIPT dans les zones de nom distinctif facultatives, puis cliquez sur **OK**.

Que faire ensuite

Chiffrez les mots de passe du fichier de clés en émettant la commande suivante :

```
mqiptPW
```

Entrez le mot de passe du fichier de clés à chiffrer lorsque vous y êtes invité. Définissez la valeur de la propriété appropriée dans le fichier de configuration **mqipt.conf** sur le mot de passe chiffré qui est émis par la commande **mqiptPW** ; par exemple, **SSLServerKeyRingPW** ou **SSLClientKeyRingPW**, selon que le certificat est destiné à être utilisé par des connexions entrantes ou sortantes. Pour plus d'informations sur le chiffrement des mots de passe de fichier de clés, voir la documentation relative au [chiffrement des mots de passe stockés](#) pour chiffrer les mots de passe de fichier de clés.

Authentification d'un serveur TLS

Dans ce scénario, vous pouvez tester une connexion TLS à l'aide du certificat de test dans le fichier de clés de l'exemple (`sslSample.pfx`), fourni avec MQIPT dans le sous-répertoire `samples/ssl` du répertoire d'installation MQIPT.

Avant de commencer

- Avant de suivre ce scénario, assurez-vous d'avoir effectué les tâches prérequis répertoriées dans la rubrique «Mise en route avec IBM MQ Internet Pass-Thru», à la page 172 et d'avoir lu la rubrique intitulée [Prise en charge de SSL/TLS](#).

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

La connexion est établie entre un client IBM MQ et un serveur IBM MQ via deux instances de MQIPT. La connexion entre MQIPT 1 et MQIPT 2 utilise TLS, avec MQIPT 1 comme client TLS, et MQIPT 2 agissant en tant que serveur TLS.

Au cours de l'établissement de liaison TLS, le serveur envoie son certificat de test au client et le client utilise sa copie du certificat avec l'indicateur signalant un homologue sécurisé défini pour authentifier le serveur. La suite de chiffrement `SSL_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256` est utilisée. Le fichier de configuration `mqipt.conf` de ce scénario est basé sur le fichier de configuration créé dans le scénario «Vérification du fonctionnement de MQIPT», à la page 173. Pour savoir comment créer un certificat de test pouvant être utilisé dans cet exemple, voir «Création de certificats de test», à la page 178.




Figure 31. Diagramme réseau du serveur SSL/TLS

Ce diagramme représente la connexion depuis le client IBM MQ (appelé `client1.company1.com` sur le port 1415) via deux instances de MQIPT au serveur IBM MQ (appelé `server1.company2.com` sur le port 1414).

Procédure

Pour authentifier un serveur TLS, procédez comme suit :

1. Sur le système MQIPT 1 :
 - a) Modifiez `mqipt.conf` et ajoutez la définition de route suivante :

```
[route]
ListenerPort=1415
Destination=10.100.6.7
DestinationPort=1416
SSLClient=true
SSLClientKeyRing=C:\mqipt\samples\ssl\sslSample.pfx
SSLClientKeyRingPW=<mqiptPW>1!PCaB1HWzFMOp43ngjwgArg==!6N/vsbqr7iqMhFN+wozxQ==
SSLClientCipherSuites=SSL_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256
```

- b) Ouvrez une invite de commande et démarrez MQIPT :

```
C:\mqipt\bin\mqipt C:\mqiptHome -n ipt1
```

Où `C:\mqiptHome` indique l'emplacement du fichier de configuration MQIPT, `mqipt.conf`, et `ipt1` est le nom à attribuer à l'instance de MQIPT.

Les messages suivants indiquent que MQIPT a démarré :

```
5724-H72 (C) Copyright IBM Corp. 2000, 2024. All Rights Reserved
MQCPI001 IBM MQ Internet Pass-Thru V9.2.0.0 starting
MQCPI004 Reading configuration information from mqipt.conf
MQCPI152 MQIPT name is ipt1
MQCPI021 Password checking has been enabled on the command port
MQCPI011 The path C:\mqiptHome\logs will be used to store the log files
MQCPI006 Route 1415 is starting and will forward messages to :
MQCPI034 ...10.100.6.7(1416)
MQCPI035 ...using MQ protocol
MQCPI036 ...SSL Client side enabled with properties :
```

```

MQCPI139 .....secure socket protocols <NULL>
MQCPI031 .....cipher suites SSL_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256
MQCPI032 .....key ring file C:\\mqipt\\samples\\ssl\\sslSample.pfx
MQCPI047 .....CA key ring file <NULL>
MQCPI071 .....site certificate uses
UID=*,CN=*,T=*,OU=*,DC=*,O=*,STREET=*,L=*,ST=*,PC=*,C=*,DNQ=*
MQCPI038 .....peer certificate uses
UID=*,CN=*,T=*,OU=*,DC=*,O=*,STREET=*,L=*,ST=*,PC=*,C=*,DNQ=*
MQCPI078 Route 1415 ready for connection requests

```

2. Sur le système MQIPT 2 :

- a) Modifiez `mqipt.conf` et ajoutez la définition de route suivante :

```

[route]
ListenerPort=1416
Destination=Server1.company2.com
DestinationPort=1414
SSLServer=true
SSLServerKeyRing=C:\\mqipt\\samples\\ssl\\sslSample.pfx
SSLServerKeyRingPW=<mqiptPW>1!PCaB1HWzFMOp43ngjwgArg==!6N/vsbqru7iqMhFN+wozxQ==
SSLServerCipherSuites=SSL_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256

```

- b) Ouvrez une invite de commande et démarrez MQIPT :

```

C:
cd \\mqipt\\bin
mqipt .. -n ipt2

```

où `..` indique que le fichier de configuration MQIPT, `mqipt.conf`, se trouve dans le répertoire parent et `ipt2` est le nom à attribuer à l'instance de MQIPT.

Les messages suivants indiquent que MQIPT a démarré :

```

5724-H72 (C) Copyright IBM Corp. 2000, 2024. All Rights Reserved
MQCPI001 IBM MQ Internet Pass-Thru V9.2.0.0 starting
MQCPI004 Reading configuration information from mqipt.conf
MQCPI152 MQIPT name is ipt2
MQCPI021 Password checking has been enabled on the command port
MQCPI011 The path C:\\mqipt\\logs will be used to store the log files
MQCPI006 Route 1416 is starting and will forward messages to :
MQCPI034 ...Server1.company2.com(1414)
MQCPI035 ...using MQ protocol
MQCPI037 ...SSL Server side enabled with properties :
MQCPI139 .....secure socket protocols <NULL>
MQCPI031 .....cipher suites SSL_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256
MQCPI032 .....key ring file C:\\mqipt\\samples\\ssl\\sslSample.pfx
MQCPI047 .....CA key ring file <NULL>
MQCPI071 .....site certificate uses
UID=*,CN=*,T=*,OU=*,DC=*,O=*,STREET=*,L=*,ST=*,PC=*,C=*,DNQ=*
MQCPI038 .....peer certificate uses
UID=*,CN=*,T=*,OU=*,DC=*,O=*,STREET=*,L=*,ST=*,PC=*,C=*,DNQ=*
MQCPI033 .....client authentication set to false
MQCPI078 Route 1416 ready for connection requests

```

3. Dans une invite de commande sur le client IBM MQ, entrez les commandes suivantes :

- a) Définissez la variable d'environnement **MQSERVER** :

```

SET MQSERVER=MQIPT.CONN.CHANNEL/tcp/10.9.1.2(1415)

```

- b) Insérez un message :

```

amqsputc MQIPT.LOCAL.QUEUE MQIPT.QM1
Hello world

```

Appuyez deux fois sur Entrée après avoir tapé le message.

- c) Obtenez le message :

```

amqsgetc MQIPT.LOCAL.QUEUE MQIPT.QM1

```

Le message "Hello world" est renvoyé.

Authentification d'un client TLS

Dans ce scénario, vous pouvez tester une connexion TLS à l'aide de l'exemple de certificat de test pour effectuer l'authentification du serveur et du client.

Avant de commencer

- Avant de suivre ce scénario, assurez-vous d'avoir effectué les tâches prérequis répertoriés dans la rubrique «[Mise en route avec IBM MQ Internet Pass-Thru](#)», à la page 172 et d'avoir lu la rubrique intitulée [Prise en charge de SSL/TLS](#).

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

La connexion est établie entre un client IBM MQ et un serveur IBM MQ via deux instances de MQIPT. La connexion entre MQIPT 1 et MQIPT 2 utilise TLS, avec MQIPT 1 comme client TLS, et MQIPT 2 agissant en tant que serveur TLS.

Au cours de l'établissement de liaison TLS, le serveur envoie son certificat de test au client. Le client utilise sa copie du certificat avec l'indicateur signalant un homologue sécurisé défini pour authentifier le serveur. Le client envoie ensuite son certificat de test au serveur. Le serveur utilise sa copie du certificat avec l'indicateur signalant un homologue sécurisé défini pour authentifier le client. La suite de chiffrement `SSL_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256` est utilisée. Le fichier de configuration `mqipt.conf` de ce scénario est basé sur le fichier de configuration créé dans le scénario «[Vérification du fonctionnement de MQIPT](#)», à la page 173.




Figure 32. Diagramme réseau du client SSL/TLS

Ce diagramme représente la connexion depuis le client IBM MQ (appelé `client1.company1.com` sur le port 1415) via deux instances de MQIPT au serveur IBM MQ (appelé `server1.company2.com` sur le port 1414).

Procédure

Pour authentifier un client TLS, procédez comme suit :

1. Sur le système MQIPT 1 :

a) Modifiez `mqipt.conf` et ajoutez la définition de route suivante :

```
[route]
ListenerPort=1415
Destination=10.100.6.7
DestinationPort=1416
SSLClient=true
SSLClientKeyRing=C:\mqipt\samples\ssl\sslSample.pfx
SSLClientKeyRingPW=<mqiptPW>1!PCaB1HWrFMOp43ngjwgArg==!6N/vsbqru7iqMhFN+wozxQ==
SSLClientCipherSuites=SSL_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256
```

b) Ouvrez une invite de commande et démarrez MQIPT :

```
C:\mqipt\bin\mqipt C:\mqiptHome -n ipt1
```

Où C:\mqiptHome indique l'emplacement du fichier de configuration MQIPT, mqipt.conf, et ipt1 est le nom à attribuer à l'instance de MQIPT.

Les messages suivants indiquent que MQIPT a démarré :

```
5724-H72 (C) Copyright IBM Corp. 2000, 2024. All Rights Reserved
MQCPI001 IBM MQ Internet Pass-Thru V9.2.0.0 starting
MQCPI004 Reading configuration information from mqipt.conf
MQCPI152 MQIPT name is ipt1
MQCPI021 Password checking has been enabled on the command port
MQCPI011 The path C:\mqiptHome\logs will be used to store the log files
MQCPI006 Route 1415 is starting and will forward messages to :
MQCPI034 ....10.100.6.7(1416)
MQCPI035 ...using MQ protocol
MQCPI036 ....SSL Client side enabled with properties :
MQCPI139 .....secure socket protocols <NULL>
MQCPI031 .....cipher suites SSL_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256
MQCPI032 .....key ring file C:\mqipt\samples\ssl\sslSample.pfx
MQCPI047 .....CA key ring file <NULL>
MQCPI071 .....site certificate uses
UID=*,CN=*,T=*,OU=*,DC=*,O=*,STREET=*,L=*,ST=*,PC=*,C=*,DNQ=*
MQCPI038 .....peer certificate uses
UID=*,CN=*,T=*,OU=*,DC=*,O=*,STREET=*,L=*,ST=*,PC=*,C=*,DNQ=*
MQCPI078 Route 1415 ready for connection requests
```

2. Sur le système MQIPT 2 :

a) Modifiez mqipt.conf et ajoutez la définition de route suivante :

```
[route]
ListenerPort=1416
Destination=Server1.company2.com
DestinationPort=1414
SSLServer=true
SSLServerAskClientAuth=true
SSLServerKeyRing=C:\mqipt\samples\ssl\sslSample.pfx
SSLServerKeyRingPW=<mqiptPW>!PCaB1HWrFM0p43ngjwgArg==!6N/vsbqru7iqMhFN+wozxQ==
SSLServerCipherSuites=SSL_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256
```

b) Ouvrez une invite de commande et démarrez MQIPT :

```
C:
cd \mqipt\bin
mqipt .. -n ipt2
```

où .. indique que le fichier de configuration MQIPT, mqipt.conf, se trouve dans le répertoire parent et ipt2 est le nom à attribuer à l'instance de MQIPT.

Les messages suivants indiquent que MQIPT a démarré :

```
5724-H72 (C) Copyright IBM Corp. 2000, 2024. All Rights Reserved
MQCPI001 IBM MQ Internet Pass-Thru V9.2.0.0 starting
MQCPI004 Reading configuration information from mqipt.conf
MQCPI152 MQIPT name is ipt2
MQCPI021 Password checking has been enabled on the command port
MQCPI011 The path C:\mqipt\logs will be used to store the log files
MQCPI006 Route 1416 is starting and will forward messages to :
MQCPI034 ....Server1.company2.com(1414)
MQCPI035 ...using MQ protocol
MQCPI037 ....SSL Server side enabled with properties :
MQCPI139 .....secure socket protocols <NULL>
MQCPI031 .....cipher suites SSL_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256
MQCPI032 .....key ring file C:\mqipt\samples\ssl\sslSample.pfx
MQCPI047 .....CA key ring file <NULL>
MQCPI071 .....site certificate uses
UID=*,CN=*,T=*,OU=*,DC=*,O=*,STREET=*,L=*,ST=*,PC=*,C=*,DNQ=*
MQCPI038 .....peer certificate uses
UID=*,CN=*,T=*,OU=*,DC=*,O=*,STREET=*,L=*,ST=*,PC=*,C=*,DNQ=*
MQCPI033 .....client authentication set to true
MQCPI078 Route 1416 ready for connection requests
```

3. A l'invite de commande sur le système client IBM MQ, entrez les commandes suivantes :

a) Définissez la variable d'environnement **MQSERVER** :

```
SET MQSERVER=MQIPT.CONN.CHANNEL/tcp/10.9.1.2(1415)
```

b) Insérez un message :

```
amqsputc MQIPT.LOCAL.QUEUE MQIPT.QM1
Hello world
```

Appuyez deux fois sur Entrée après avoir tapé le message.

c) Obtenez le message :

```
amqsgetc MQIPT.LOCAL.QUEUE MQIPT.QM1
```

Le message "Hello world" est renvoyé.

Configuration de la tunnellation HTTP

Dans ce scénario, vous pouvez tester une connexion simple entre deux instances de MQIPT sur HTTP.

Avant de commencer

Avant de suivre ce scénario, assurez-vous d'avoir effectué les tâches prérequis répertoriées dans la rubrique «Mise en route avec IBM MQ Internet Pass-Thru», à la page 172.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche




Figure 33. Diagramme de réseau de tunnellation HTTP

Ce diagramme représente la connexion depuis le client IBM MQ (appelé client1.company1.com sur le port 1415) via deux instances de MQIPT, en tunnellant la connexion sur HTTP, et finalement au serveur IBM MQ (appelé server1.company2.com sur le port 1414).

Procédure

Pour configurer la tunnellation HTTP entre deux instances de MQIPT, procédez comme suit :

1. Sur le système MQIPT 1 :

a) Editez `mqipt.conf` et ajoutez la définition de route suivante :

```
[route]
ListenerPort=1415
Destination=10.100.6.7
DestinationPort=8080
HTTP=true
HTTPServer=10.100.6.7
HTTPServerPort=8080
```

b) Ouvrez une invite de commande et démarrez MQIPT :

```
C:\mqipt\bin\mqipt C:\mqiptHome -n ipt1
```

où `C:\mqiptHome` indique l'emplacement du fichier de configuration MQIPT, `mqipt.conf` et `ipt1` est le nom à attribuer à l'instance de MQIPT.

Les messages suivants indiquent que MQIPT a démarré :

```
5724-H72 (C) Copyright IBM Corp. 2000, 2024. All Rights Reserved
MQCPI001 IBM MQ Internet Pass-Thru V9.2.0.0 starting
MQCPI004 Reading configuration information from mqipt.conf
MQCPI152 MQIPT name is ipt1
MQCPI021 Password checking has been enabled on the command port
MQCPI011 The path C:\mqiptHome\logs will be used to store the log files
MQCPI006 Route 1415 is starting and will forward messages to :
MQCPI034 ....10.100.6.7(8080)
MQCPI035 ...using HTTP
MQCPI066 ...and HTTP server at 10.100.6.7(8080)
MQCPI078 Route 1415 ready for connection requests
```

2. Sur le système MQIPT 2 :

a) Editez `mqipt.conf` et ajoutez la définition de route suivante :

```
[route]
ListenerPort=8080
Destination=Server1.company2.com
DestinationPort=1414
```

b) Ouvrez une invite de commande et démarrez MQIPT :

```
C:\mqipt\bin\mqipt C:\mqiptHome -n ipt2
```

où `C:\mqiptHome` indique l'emplacement du fichier de configuration MQIPT, `mqipt.conf` et `ipt2` est le nom à attribuer à l'instance de MQIPT.

Les messages suivants indiquent que MQIPT a démarré :

```
5724-H72 (C) Copyright IBM Corp. 2000, 2024. All Rights Reserved
MQCPI001 IBM MQ Internet Pass-Thru V9.2.0.0 starting
MQCPI004 Reading configuration information from mqipt.conf
MQCPI152 MQIPT name is ipt2
MQCPI021 Password checking has been enabled on the command port
MQCPI011 The path C:\mqiptHome\logs will be used to store the log files
MQCPI006 Route 8080 is starting and will forward messages to :
MQCPI034 ....Server1.company2.com(1414)
MQCPI035 ...using MQ protocols
MQCPI078 Route 8080 ready for connection requests
```

3. Dans une invite de commande sur le client IBM MQ, entrez les commandes suivantes :

a) Définissez la variable d'environnement **MQSERVER** :

```
SET MQSERVER=MQIPT.CONN.CHANNEL/tcp/10.9.1.2(1415)
```

b) Insérez un message :

```
amqsputc MQIPT.LOCAL.QUEUE MQIPT.QM1
Hello world
```

Appuyez deux fois sur Entrée après avoir tapé le message.

c) Obtenez le message :

```
amqsgetc MQIPT.LOCAL.QUEUE MQIPT.QM1
```

Le message "Hello world" est renvoyé.

Configuration du contrôle d'accès

Dans ce scénario, vous pouvez configurer votre instance de MQIPT pour accepter uniquement les connexions depuis des clients spécifiques, en utilisant Java security manager pour ajouter des contrôles de sécurité sur le port d'écoute de MQIPT.

Avant de commencer

- Avant de suivre ce scénario, assurez-vous d'avoir effectué les tâches prérequis répertoriées dans la rubrique «Mise en route avec IBM MQ Internet Pass-Thru», à la page 172.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche




Figure 34. Diagramme réseau du contrôle d'accès

Ce diagramme représente la connexion depuis le client IBM MQ (appelé client1.company1.com sur le port 1415) via MQIPT au serveur IBM MQ (appelé server1.company2.com sur le port 1414).

Procédure

Pour configurer le contrôle d'accès, procédez comme suit :

1. Configurez MQIPT :

- a) Copiez l'exemple de règle de Java security manager dans le répertoire de base de MQIPT en entrant la commande suivante dans une invite de commande :

```
copy C:\mqipt\samples\mqiptSample.policy C:\mqiptHome\mqipt.policy
```

- b) Démarrez l'utilitaire Policy Tool avec la commande suivante :

```
C:\mqipt\java\jre\bin\policytool
```

- c) Cliquez sur **Fichier > Ouvrir**, puis sélectionnez C:\mqiptHome\mqipt.policy..

- d) Cliquez sur **Edit Policy Entry**, puis remplacez CodeBase :

```
file:/C:/Program Files/IBM/IBM MQ Internet Pass-Thru/lib/com.ibm.mq.ipt.jar
```

à:

```
file:/C:/mqipt/lib/com.ibm.mq.ipt.jar
```

- e) Modifiez les droits d'accès aux fichiers pour les répertoires IBM MQ Internet Pass-Thru, errors et logs à partir de :

```
C:\Program Files\IBM\IBM MQ Internet Pass-Thru
```

à:

```
C:\mqiptHome
```

- f) Remplacez les autres droits d'accès aux fichiers :

```
C:\Program Files\IBM\IBM MQ Internet Pass-Thru
```

à:

```
C:\mqipt
```

g) Cliquez sur **Add Permission**

Remplissez les zones comme suit :

Permission:

java.net.SocketPermission

Target: client1.company1.com:1024-

Actions: accept, listen, resolve

h) Cliquez sur **File > Save** pour sauvegarder les modifications apportées au fichier de règles.

i) Modifier mqipt.conf.

i) Ajoutez les deux propriétés suivantes à la section [global] :

```
SecurityManager=true  
SecurityManagerPolicy=C:\mqiptHome\mqipt.policy
```

ii) Ajoutez la définition de route suivante :

```
[route]  
ListenerPort=1415  
Destination=server1.company2.com  
DestinationPort=1414
```

2. Démarrez MQIPT :

Ouvrez une invite de commande et entrez :

```
C:\mqipt\bin\mqipt C:\mqiptHome -n ipt1
```

Où C:\mqiptHome indique l'emplacement du fichier de configuration MQIPT, mqipt.conf, et ipt1 est le nom à attribuer à l'instance de MQIPT.

Les messages suivants indiquent que MQIPT a démarré :

```
5724-H72 (C) Copyright IBM Corp. 2000, 2024. All Rights Reserved  
MQCPI001 IBM MQ Internet Pass-Thru V9.2.0.0 starting  
MQCPI004 Reading configuration information from mqipt.conf  
MQCPI152 MQIPT name is ipt1  
MQCPI055 Setting the java.security.policy to C:\mqiptHome\mqipt.policy  
MQCPI053 Starting the Java Security Manager  
MQCPI021 Password checking has been enabled on the command port  
MQCPI011 The path C:\mqiptHome\logs will be used to store the log files  
MQCPI006 Route 1415 has started and will forward messages to :  
MQCPI034 ...server1.company2.com(1414)  
MQCPI035 ...using MQ protocol  
MQCPI078 Route 1415 ready for connection requests
```

3. A l'invite de commande sur le système client IBM MQ, entrez les commandes suivantes :

a) Définissez la variable d'environnement **MQSERVER** :

```
SET MQSERVER=MQIPT.CONN.CHANNEL/tcp/10.9.1.2(1415)
```

b) Insérez un message :

```
amqsputc MQIPT.LOCAL.QUEUE MQIPT.QM1  
Hello world
```

Appuyez deux fois sur Entrée après avoir tapé le message.

c) Obtenez le message :

```
amqsgetc MQIPT.LOCAL.QUEUE MQIPT.QM1
```

Le message "Hello world" est renvoyé.

Configuration d'un proxy SOCKS

Dans ce scénario, vous pouvez configurer MQIPT afin qu'il fasse office de proxy SOCKS.

Avant de commencer

- Avant de suivre ce scénario, assurez-vous d'avoir effectué les tâches prérequis répertoriées dans la rubrique «[Mise en route avec IBM MQ Internet Pass-Thru](#)», à la page 172.
- Activez SOCKS sur la totalité de l'ordinateur IBM MQ ou uniquement sur les applications client IBM MQ **amqsputc** et **amqsgetc**.
- Configurez le client SOCKS comme suit :
 1. Utilisez MQIPT comme proxy SOCKS.
 2. Activez la prise en charge de SOCKS 5.
 3. Désactivez l'authentification des utilisateurs.
 4. Limitez les connexions à l'adresse réseau de MQIPT.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche




Figure 35. Diagramme réseau du proxy SOCKS

Ce diagramme représente le flux de connexion depuis le client IBM MQ (appelé client1.company1.com sur le port 1415) via MQIPT au serveur IBM MQ (appelé server1.company2.com sur le port 1414).

Procédure

Pour configurer un proxy SOCKS, procédez comme suit :

1. Configurez et démarrez MQIPT :
 - a) Editez `mqipt.conf` et ajoutez la définition de route suivante :

```
[route]
ListenerPort=1080
Destination=server1.company2.com
DestinationPort=1414
SocksServer=true
```

Les valeurs des propriétés de route **Destination** et **DestinationPort** sont ignorées car la destination réelle est obtenue à partir du client IBM MQ lors du processus de liaison SOCKS.

- b) Ouvrez une invite de commande et démarrez MQIPT :

```
C:\mqipt\bin\mqipt C:\mqiptHome -n ipt1
```

où C:\mqiptHome indique l'emplacement du fichier de configuration MQIPT, mqipt.conf et ipt1 est le nom à attribuer à l'instance de MQIPT.

Les messages suivants indiquent que MQIPT a démarré :

```
5724-H72 (C) Copyright IBM Corp. 2000, 2024. All Rights Reserved
MQCPI001 IBM MQ Internet Pass-Thru V9.2.0.0 starting
MQCPI004 Reading configuration information from mqipt.conf
MQCPI152 MQIPT name is ipt1
MQCPI021 Password checking has been enabled on the command port
MQCPI011 The path C:\mqiptHome\logs will be used to store the log files
MQCPI006 Route 1080 has started and will forward messages to :
MQCPI034 ...server1.company2.com(1414)
MQCPI035 ...using MQ protocol
MQCPI052 ...SOCKS server side enabled
MQCPI078 Route 1080 ready for connection requests
```

2. A l'invite de commande sur le système client IBM MQ, entrez les commandes suivantes :

a) Définissez la variable d'environnement **MQSERVER** :

```
SET MQSERVER=MQIPT.CONN.CHANNEL/tcp/10.20.5.6(1414)
```

b) Insérez un message :

```
amqsputc MQIPT.LOCAL.QUEUE MQIPT.QM1
Hello world
```

Appuyez deux fois sur Entrée après avoir tapé le message.

c) Obtenez le message :

```
amqsgetc MQIPT.LOCAL.QUEUE MQIPT.QM1
```

Le message "Hello world" est renvoyé.

Configuration d'un client SOCKS

Dans ce scénario, vous pouvez exécuter MQIPT comme s'il était activé pour SOCKS, à l'aide d'un proxy SOCKS existant.

Ce scénario est similaire au scénario «[Configuration d'un proxy SOCKS](#)», à la page 188, sauf que MQIPT établit une connexion SOCKS au lieu du client IBM MQ.

Avant de commencer

Avant de suivre ce scénario, assurez-vous d'avoir effectué les tâches prérequis répertoriées dans la rubrique «[Mise en route avec IBM MQ Internet Pass-Thru](#)», à la page 172.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche




Figure 36. Diagramme réseau du client SOCKS

Ce diagramme représente la connexion réseau depuis le client IBM MQ (appelé client1.company1.com sur le port 1415) via MQIPT, puis via le proxy SOCKS (sur le port 1080), au serveur IBM MQ (appelé server1.company2.com sur le port 1414).

Procédure

Pour configurer un client SOCKS, procédez comme suit :

1. Configurez MQIPT.

Sur l'ordinateur sur lequel est installé MQIPT, éditez `mqipt.conf` et ajoutez une définition de route :

```
[route]
ListenerPort=1415
Destination=server1.company2.com
DestinationPort=1414
SocksClient=true
SocksProxyHost=10.9.6.7
SocksProxyPort=1080
```

2. Démarrez MQIPT.

Ouvrez une invite de commande et entrez la commande suivante :

```
C:\mqipt\bin\mqipt C:\mqiptHome -n ipt1
```

où `C:\mqiptHome` indique l'emplacement du fichier de configuration MQIPT, `mqipt.conf` et `ipt1` est le nom à attribuer à l'instance de MQIPT.

Les messages suivants indiquent que MQIPT a démarré :

```
5724-H72 (C) Copyright IBM Corp. 2000, 2024. All Rights Reserved
MQCPI001 IBM MQ Internet Pass-Thru V9.2.0.0 starting
MQCPI004 Reading configuration information from mqipt.conf
MQCPI152 MQIPT name is ipt1
MQCPI021 Password checking has been enabled on the command port
MQCPI011 The path C:\mqiptHome\logs will be used to store the log files
MQCPI006 Route 1415 has started and will forward messages to :
MQCPI034 ....server1.company2.com(1414)
MQCPI035 ....using MQ protocol
MQCPI039 ...and SOCKS proxy at 10.9.6.7(1080)
MQCPI078 Route 1415 ready for connection requests
```

3. Dans une invite de commande sur le client IBM MQ, entrez les commandes suivantes :

a) Définissez la variable d'environnement **MQSERVER** :

```
SET MQSERVER=MQIPT.CONN.CHANNEL/tcp/10.9.1.2(1415)
```

b) Insérez un message :

```
amqsputc MQIPT.LOCAL.QUEUE MQIPT.QM1
Hello world
```

Appuyez deux fois sur Entrée après avoir tapé le message.

c) Obtenez le message :

```
amqsgetc MQIPT.LOCAL.QUEUE MQIPT.QM1
```

Le message "Hello world" est renvoyé.

Configuration de la prise en charge de la mise en cluster de MQIPT

Dans ce scénario, vous pouvez configurer un environnement de mise en cluster.

Avant de commencer

- Avant de suivre ce scénario, assurez-vous d'avoir effectué les tâches prérequis répertoriées dans la rubrique [«Mise en route avec IBM MQ Internet Pass-Thru»](#), à la page 172.

- Sur le serveur LONDON d'IBM MQ :
 - Vous avez défini un gestionnaire de files d'attente appelé LONDON.
 - Vous avez défini un canal de connexion serveur appelé MQIPT.CONN.CHANNEL.
 - Vous avez démarré un programme d'écoute TCP/IP pour LONDON sur le port 1414.
 - Vous avez activé SOCKS pour le gestionnaire de files d'attente.
- Sur le serveur NEWYORK d'IBM MQ :
 - Vous avez défini un gestionnaire de files d'attente appelé NEWYORK.
 - Vous avez défini un canal de connexion serveur appelé MQIPT.CONN.CHANNEL.
 - Vous avez démarré un programme d'écoute TCP/IP pour NEWYORK sur le port 1414.
 - Vous avez activé SOCKS pour le gestionnaire de files d'attente.

Remarque : Afin d'activer SOCKS pour un gestionnaire de files d'attente, activez la totalité de l'ordinateur ou simplement l'application serveur IBM MQ. Configurez le client SOCKS comme suit :

- Pointez le client vers MQIPT en tant que proxy SOCKS.
- Activez la prise en charge de SOCKS version 5.
- Désactivez l'authentification des utilisateurs.
- Établissez uniquement des connexions distantes à MQIPT.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche




Figure 37. Diagramme réseau de mise en cluster

Ce diagramme illustre les connexions établies depuis les clients IBM MQ via MQIPT aux serveurs IBM MQ.

Une seule application peut être en mode écoute sur un port donné sur un même ordinateur. Si le port 1414 est déjà utilisé, choisissez un port libre et remplacez le port 1414 dans les exemples.

Vous pouvez ensuite tester les routes entre les gestionnaires de files d'attente en insérant un message dans la file d'attente locale sur le serveur LONDON et en le récupérant sur le serveur NEWYORK.

Procédure

Pour configurer la prise en charge de la mise en cluster de MQIPT, procédez comme suit :

1. Configurez le serveur LONDON.

Ouvrez une invite de commande et entrez les commandes suivantes :

```
runmqsc
DEFINE CHANNEL(TO.LONDON) +
  CHLTYPE(CLUSRCVR) TRPTYPE(TCP) +
  CLUSTER(INVENTORY) +
  CONNAME('10.10.6.7(1414)')
DEFINE CHANNEL(TO.NEWYORK) +
  CHLTYPE(CLUSSDR) TRPTYPE(TCP) +
  CLUSTER(INVENTORY) +
  CONNAME('10.9.20.5(1414)')
```

2. Configurez le serveur NEWYORK.

Ouvrez une invite de commande et entrez les commandes suivantes :

```
iunmqsc
ALTER QMGR REPOS(INVENTORY)
DEFINE QLOCAL(MQIPT.LOCAL.QUEUE) +
  CLUSTER(INVENTORY)
DEFINE CHANNEL(TO.NEWYORK) +
  CHLTYPE(CLUSRCVR) TRPTYPE(TCP) +
  CLUSTER(INVENTORY) +
  CONNAME('10.9.20.5(1414)')
DEFINE CHANNEL(TO.LONDON) +
  CHLTYPE(CLUSSDR) TRPTYPE(TCP) +
  CLUSTER(INVENTORY) +
  CONNAME('10.10.6.7(1414)')
```

3. Configurez MQIPT 1.

Modifiez `mqipt.conf` et ajoutez les définitions de route suivantes :

```
[route]
Name=LONDON to NEWYORK
ListenerPort=1415
Destination=10.9.20.5
DestinationPort=1414
SocksServer=true

[route]
Name=MQIPT1 to LONDON
ListenerPort=1414
Destination=10.7.20.2
DestinationPort=1414
```

4. Démarrez MQIPT 1.

Ouvrez une invite de commande et entrez la commande suivante :

```
C:\mqipt\bin\mqipt C:\mqiptHome -n ipt1
```

Où `C:\mqiptHome` indique l'emplacement du fichier de configuration MQIPT, `mqipt.conf`, et `ipt1` est le nom à attribuer à l'instance de MQIPT.

Les messages suivants indiquent que MQIPT a démarré :

```
5724-H72 (C) Copyright IBM Corp. 2000, 2024. All Rights Reserved
MQCPI001 IBM MQ Internet Pass-Thru V9.2.0.0 starting
MQCPI004 Reading configuration information from mqipt.conf
MQCPI152 MQIPT name is ipt1
MQCPI021 Password checking has been enabled on the command port
MQCPI011 The path C:\mqiptHome\logs will be used to store the log files
MQCPI006 Route 1415 has started and will forward messages to :
MQCPI034 ....10.9.20.5(1414)
MQCPI035 ....using MQ protocol
MQCPI052 ....SOCKS server side enabled
MQCPI078 Route 1415 ready for connection requests
MQCPI006 Route 1414 has started and will forward messages to :
MQCPI034 ....10.7.20.2(1414)
MQCPI035 ....using MQ protocol
MQCPI078 Route 1414 ready for connection requests
```

5. Configurez MQIPT 2.

Modifiez `mqipt.conf` et ajoutez les définitions de route suivantes :

```
[route]
Name=NEWYORK to LONDON
ListenerPort=1415
Destination=10.10.6.7
DestinationPort=1414
SocksServer=true

[route]
Name=MQIPT2 to NEWYORK
ListenerPort=1414
Destination=10.9.1.2
DestinationPort=1414
```


6. Démarrez MQIPT 2.

Ouvrez une invite de commande et entrez les commandes suivantes :

```
C:
cd \mqipt\bin
mqipt .. -n ipt2
```

où .. indique que le fichier de configuration MQIPT, mqipt.conf, se trouve dans le répertoire parent et ipt2 est le nom à attribuer à l'instance de MQIPT.

Les messages suivants indiquent que MQIPT a démarré :

```
5724-H72 (C) Copyright IBM Corp. 2000, 2024. All Rights Reserved
MQCPI001 IBM MQ Internet Pass-Thru V9.2.0.0 starting
MQCPI004 Reading configuration information from mqipt.conf
MQCPI152 MQIPT name is ipt2
MQCPI021 Password checking has been enabled on the command port
MQCPI011 The path C:\mqipt\logs will be used to store the log files
MQCPI006 Route 1415 has started and will forward messages to :
MQCPI034 ...10.10.6.7(1414)
MQCPI035 ...using MQ protocol
MQCPI052 ...SOCKS server side enabled
MQCPI078 Route 1415 ready for connection requests
MQCPI006 Route 1414 has started and will forward messages to :
MQCPI034 ...10.9.1.2(1414)
MQCPI035 ...using MQ protocol
MQCPI078 Route 1414 ready for connection requests
```

7. Dans une invite de commande sur le client LONDON IBM MQ (10.7.20.1), entrez les commandes suivantes :

a) Définissez la variable d'environnement **MQSERVER** :

```
SET MQSERVER=MQIPT.CONN.CHANNEL/tcp/10.7.20.2(1414)
```

b) Insérez un message :

```
amqsputc MQIPT.LOCAL.QUEUE LONDON
Hello world
```

Appuyez deux fois sur Entrée après avoir tapé le message.

Le gestionnaire de files d'attente LONDON envoie des messages à la file d'attente du gestionnaire de files d'attente NEW YORK.

8. Dans une invite de commande sur le client NEW YORK d'IBM MQ (10.9.1.3), entrez les commandes suivantes :

a) Définissez la variable d'environnement **MQSERVER** :

```
SET MQSERVER=MQIPT.CONN.CHANNEL/TCP/10.9.1.2(1414)
```

b) Obtenez le message :

```
amqsgetc MQIPT.LOCAL.QUEUE NEWYORK
```

Le message "Hello world" est renvoyé.

Allocation de numéros de port

Vous pouvez contrôler les adresses de port local utilisées pour établir des connexions sortantes. Par exemple, si votre pare-feu autorise uniquement certaines plages de numéros de port, vous pouvez utiliser MQIPT pour vérifier que cette sortie provient d'un port valide.

Avant de commencer

- Avant de suivre ce scénario, assurez-vous d'avoir effectué les tâches prérequis répertoriées dans la rubrique «Mise en route avec IBM MQ Internet Pass-Thru», à la page 172.
- Installez MQIPT sur un ordinateur multihébergé.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche




Figure 38. Diagramme réseau d'allocation de port

Ce diagramme représente la connexion depuis un client IBM MQ (client1.company1.com sur le port 1415) via MQIPT à un serveur IBM MQ (server1.company2.com sur le port 1414).

Procédure

Pour allouer des numéros de port, procédez comme suit :

1. Configurez MQIPT.

Editez `mqipt.conf` et ajoutez la définition de route suivante :

```
[route]
ListenerPort=1415
Destination=server1.company2.com
DestinationPort=1414
LocalAddress=10.10.6.7
OutgoingPort=2000
MaxConnectionThreads=20
```

2. Démarrez MQIPT.

Ouvrez une invite de commande sur le système IBM MQ et entrez la commande suivante :

```
C:\mqipt\bin\mqipt C:\mqiptHome -n ipt1
```

où `C:\mqiptHome` indique l'emplacement du fichier de configuration MQIPT, `mqipt.conf` et `ipt1` est le nom à attribuer à l'instance de MQIPT.

Les messages suivants indiquent que MQIPT a démarré :

```
5724-H72 (C) Copyright IBM Corp. 2000, 2024. All Rights Reserved
MQCPI001 IBM MQ Internet Pass-Thru V9.2.0.0 starting
MQCPI004 Reading configuration information from mqipt.conf
MQCPI152 MQIPT name is ipt1
MQCPI021 Password checking has been enabled on the command port
MQCPI011 The path C:\mqiptHome\logs will be used to store the log files
MQCPI006 Route 1415 is starting and will forward messages to :
MQCPI034 ...server1.company2.com(1414)
MQCPI035 ...using MQ protocol
MQCPI069 ...binding to local address 10.10.6.7 when making new connections
MQCPI070 ...using local port address range 2000-2019 when making new connections
MQCPI078 Route 1415 ready for connection requests
```

3. A l'invite de commande sur le système client IBM MQ, entrez les commandes suivantes :

- a) Définissez la variable d'environnement **MQSERVER** :

```
SET MQSERVER=MQIPT.CONN.CHANNEL/tcp/10.7.20.5(1415)
```

- b) Insérez un message :

```
amqsputc MQIPT.LOCAL.QUEUE MQIPT.QM1
Hello world
```

Appuyez deux fois sur Entrée après avoir tapé le message.

c) Obtenez le message :

```
amqsgetc MQIPT.LOCAL.QUEUE MQIPT.QM1
```

Le message "Hello world" est renvoyé.

Extraction des listes de révocation de certificat à l'aide d'un serveur LDAP

Vous pouvez configurer MQIPT afin qu'il utilise un serveur LDAP pour extraire des listes de révocation de certificat (CRL).

Avant de commencer

- Avant de suivre ce scénario, assurez-vous d'avoir effectué les tâches prérequis répertoriées dans la rubrique «Mise en route avec IBM MQ Internet Pass-Thru», à la page 172.
- Vérifiez que MQIPT 2 dispose d'un certificat personnel, émis par l'autorité de certification de confiance (CA), stocké dans un fichier de clés appelé `myCert.pfx`.
- Vérifiez que MQIPT 1 dispose d'une copie du certificat de CA sécurisé qui sera utilisé pour authentifier le certificat envoyé par MQIPT 2. Ce certificat est stocké dans un fichier de clés appelé `caCerts.pfx`.
- Les mots de passe permettant d'accéder aux fichiers de clés ont été chiffrés à l'aide de la commande `mqiPTPW`.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Dans ce scénario, vous pouvez connecter le client IBM MQ à un gestionnaire de files d'attente (QM) et placer un message dans la file d'attente cible d'IBM MQ. L'exécution d'une trace MQIPT sur MQIPT 1 indique le serveur LDAP utilisé.

Pour illustrer le fonctionnement des listes de révocation de certificat, assurez-vous que le certificat personnel utilisé par MQIPT 2 a été révoqué par l'autorité de certification approuvée. Ensuite, le client IBM MQ n'est pas autorisé à se connecter au QM, car la connexion de MQIPT 1 à MQIPT 2 est rejetée.

Ce scénario n'a pas pour but d'expliquer comment installer et configurer un serveur LDAP, ni comment créer un fichier de clés contenant des certificats personnels ou de confiance. Il est supposé que le serveur LDAP est fourni par une autorité de certification connue et approuvée. Aucun serveur LDAP de sauvegarde n'est utilisé, mais vous pouvez en implémenter un en ajoutant les propriétés de route appropriées.




Figure 39. Diagramme réseau du serveur LDAP

Ce diagramme représente la connexion depuis le client IBM MQ (`client1.company1.com` sur le port 1415) via deux instances de MQIPT au serveur IBM MQ (`server1.company2.com` sur le port 1414). La première instance de MQIPT possède une connexion à un serveur LDAP (`crl.ca_company.com` sur le port 389).

Procédure

Pour extraire des listes de révocation de certificat à l'aide d'un serveur LDAP, procédez comme suit :

1. Sur le système MQIPT 1 :

- a) Modifiez `mqipt.conf` et ajoutez la définition de route suivante :

```
[route]
ListenerPort=1415
Destination=10.100.6.7
DestinationPort=1416
SSLClient=true
SSLClientCAKeyRing=C:\mqiptHome\ssl\caCerts.pfx
SSLClientCAKeyRingPW=encrypted_key_ring_password
LDAP=true
LDAPServer1=crl.ca_company.com
LDAPServer1Timeout=4
```

où `encrypted_key_ring_password` est le mot de passe du fichier de clés `caCerts.pfx` chiffré à l'aide de la commande **mqiptPW**.

- b) Ouvrez une invite de commande et démarrez MQIPT :

```
C:\mqipt\bin\mqipt C:\mqiptHome -n ipt1
```

Où `C:\mqiptHome` indique l'emplacement du fichier de configuration MQIPT, `mqipt.conf`, et `ipt1` est le nom à attribuer à l'instance de MQIPT.

Les messages suivants indiquent que MQIPT a démarré :

```
5724-H72 (C) Copyright IBM Corp. 2000, 2024. All Rights Reserved
MQCPI001 IBM MQ Internet Pass-Thru V9.2.0.0 starting
```

```

MQCPI004 Reading configuration information from mqipt.conf
MQCPI152 MQIPT name is ipt1
MQCPI021 Password checking has been enabled on the command port
MQCPI011 The path C:\mqiptHome\logs will be used to store the log files
MQCPI006 Route 1415 has started and will forward messages to :
MQCPI034 ...10.100.6.7(1416)
MQCPI035 ...using MQ protocol
MQCPI036 ...SSL Client side enabled with properties :
MQCPI031 .....CipherSuites <NULL>
MQCPI032 .....key ring file <NULL>
MQCPI047 .....CA key ring file C:\mqiptHome\ssl\caCerts.pfx
MQCPI071 .....site certificate uses UID=*,CN=*,T=*,OU=*,DC=*,O=*,
STREET=*,L=*,ST=*,PC=*,C=*,DNQ=*
MQCPI038 .....peer certificate uses UID=*,CN=*,T=*,OU=*,DC=*,O=*,
STREET=*,L=*,ST=*,PC=*,C=*,DNQ=*
MQCPI075 ...LDAP main server at crl.ca_company.com(389)
MQCPI086 .....timeout of 4 second(s)
MQCPI084 ...CRL cache expiry timeout is 1 hour(s)
MQCPI085 ...CRLs will be saved in the key-ring file(s)
MQCPI078 Route 1415 ready for connection requests

```

2. Sur le système MQIPT 2 :

- a) Modifiez `mqipt.conf` et ajoutez la définition de route suivante :

```

[route]
ListenerPort=1416
Destination=server1.company2.com
DestinationPort=1414
SSLServer=true
SSLServerKeyRing=C:\mqipt\ssl\myCert.pfx
SSLServerKeyRingPW=encrypted_key_ring_password

```

où `encrypted_key_ring_password` est le mot de passe du fichier de clés `myCert.pfx` chiffré à l'aide de la commande **mqiptPW**.

- b) Ouvrez une invite de commande et démarrez MQIPT :

```

C:
cd \mqipt\bin
mqipt .. -n ipt2

```

où `..` indique que le fichier de configuration MQIPT, `mqipt.conf`, se trouve dans le répertoire parent et `ipt2` est le nom à attribuer à l'instance de MQIPT.

Le message suivant indique que la commande a abouti :

```

5724-H72 (C) Copyright IBM Corp. 2000, 2024. All Rights Reserved
MQCPI001 IBM MQ Internet Pass-Thru V9.2.0.0 starting
MQCPI004 Reading configuration information from mqipt.conf
MQCPI152 MQIPT name is ipt2
MQCPI021 Password checking has been enabled on the command port
MQCPI011 The path C:\mqipt\logs will be used to store the log files
MQCPI006 Route 1416 is starting and will forward messages to :
MQCPI034 ...server1.company2.com(1414)
MQCPI035 ...using MQ protocol
MQCPI037 ...SSL Server side enabled with properties :
MQCPI031 .....CipherSuites <NULL>
MQCPI032 .....key ring file C:\mqipt\ssl\myCert.pfx
MQCPI047 .....CA key ring file <NULL>
MQCPI071 .....site certificate uses UID=*,CN=*,T=*,OU=*,DC=*,O=*,
STREET=*,L=*,ST=*,PC=*,C=*,DNQ=*
MQCPI038 .....peer certificate uses UID=*,CN=*,T=*,OU=*,DC=*,O=*,
STREET=*,L=*,ST=*,PC=*,C=*,DNQ=*
MQCPI033 .....client authentication set to false
MQCPI078 Route 1416 ready for connection requests

```

3. A l'invite de commande sur le système client IBM MQ, entrez les commandes suivantes :

- a) Définissez la variable d'environnement **MQSERVER** :

```

SET MQSERVER=MQIPT.CONN.CHANNEL/tcp/10.9.1.2(1415)

```

- b) Insérez un message :

```
amqsputc MQIPT.LOCAL.QUEUE MQIPT.QM1
Hello world
```

Appuyez deux fois sur Entrée après avoir tapé le message.

c) Obtenez le message :

```
amqsgetc MQIPT.LOCAL.QUEUE MQIPT.QM1
```

Le message "Hello world" est renvoyé.

Exécution de MQIPT en mode proxy TLS

Vous pouvez exécuter MQIPT en mode proxy TLS, de sorte qu'il accepte une demande de connexion TLS d'un client IBM MQ TLS et qu'il l'achemine vers un serveur IBM MQ TLS.

Avant de commencer

Avant de suivre ce scénario, assurez-vous d'avoir effectué les tâches prérequis répertoriées dans la rubrique «[Mise en route avec IBM MQ Internet Pass-Thru](#)», à la page 172.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche




Figure 40. Diagramme réseau du mode proxy SSL/TLS

Ce diagramme représente le flux de connexion depuis le client IBM MQ (client1.company1.com sur le port 1415) via MQIPT au serveur IBM MQ (server1.company2.com sur le port 1414).

Pour plus d'informations sur la configuration de TLS pour IBM MQ, voir [Working with SSL/TLS](#).

Procédure

Pour exécuter MQIPT en mode proxy TLS, procédez comme suit :

1. Configurez le client et le serveur IBM MQ pour qu'ils utilisent une connexion TLS.
 - a) Créez un référentiel de clés pour le gestionnaire de files d'attente.
Pour plus d'informations, voir [Setting up a key repository on AIX, Linux, and Windows](#).
 - b) Créez un référentiel de clés pour le client dans le répertoire C:\ProgramData\IBM\MQ. Appelez-le *clientkey.kdb*.
 - c) Créez un certificat personnel pour le gestionnaire de files d'attente, dans le référentiel de clés de gestionnaire de files d'attente que vous avez créé à l'étape «1.a», à la page 198.
Pour plus d'informations, voir [Creating a self-signed personal certificate on AIX, Linux, and Windows](#).
 - d) Créez un certificat personnel pour le client, dans le référentiel de clés de client que vous avez créé à l'étape «1.b», à la page 198.

- e) Procédez à l'extraction du certificat personnel depuis le référentiel de clés du serveur et ajoutez-le dans le référentiel du client.
Pour plus d'informations, voir [Extraction de la partie publique d'un certificat auto-signé à partir d'un référentiel de clés sous AIX, Linux, and Windows](#), et [Ajout d'un certificat d'autorité de certification \(ou de la partie publique d'un certificat autosigné\) dans un référentiel de clés, sur les systèmes AIX, Linux, and Windows](#).
- f) Procédez à l'extraction du certificat personnel depuis le référentiel de clés du client et ajoutez-le dans le référentiel de clés du serveur.
- g) Modifiez le canal de connexion serveur MQIPT.CONN.CHANNEL en vue de l'utilisation de TLS avec la commande MQSC suivante :

```
ALTER CHANNEL(MQIPT.CONN.CHANNEL) CHLTYPE(SVRCONN) TRPTYPE(TCP)
SSLCIPH(TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256)
```

2. Pour exécuter MQIPT en mode proxy TLS, procédez comme suit :

- a) Modifiez `mqipt.conf` et ajoutez la définition de route suivante :

```
[route]
ListenerPort=1415
Destination=server1.company2.com
DestinationPort=1414
SSLProxyMode=true
```

- b) Démarrez MQIPT.

Ouvrez une invite de commande et entrez la commande suivante :

```
C:\mqipt\bin\mqipt C:\mqiptHome -n ipt1
```

Où `C:\mqiptHome` indique l'emplacement du fichier de configuration MQIPT, `mqipt.conf`, et `ipt1` est le nom à attribuer à l'instance de MQIPT.

Les messages suivants indiquent que MQIPT a démarré :

```
5724-H72 (C) Copyright IBM Corp. 2000, 2024. All Rights Reserved
MQCPI001 IBM MQ Internet Pass-Thru V9.2.0.0 starting
MQCPI004 Reading configuration information from mqipt.conf
MQCPI152 MQIPT name is ipt1
MQCPI021 Password checking has been enabled on the command port
MQCPI011 The path C:\mqiptHome\logs will be used to store the log files
MQCPI006 Route 1415 has started and will forward messages to :
MQCPI034 ....server1.company2.com(1414)
MQCPI035 ...using SSLProxyMode protocol
MQCPI078 Route 1415 ready for connection requests
```

3. A l'invite de commande sur le système client IBM MQ, entrez la commande suivante afin d'exécuter l'exemple de programme TLS :

```
AMQSSSLC -m MQIPT.QM1 -c MQIPT.CONN.CHANNEL -x 10.9.1.2(1415)
-k "C:\ProgramData\IBM\MQ\clientkey" -l cert_label -s
TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256
```

où `cert_label` est le libellé du certificat client que vous avez créé à l'étape [«1.d»](#), à la page 198.

Exécution de MQIPT en mode proxy TLS avec un gestionnaire de sécurité

Vous pouvez exécuter MQIPT en mode proxy TLS, de sorte qu'il accepte une demande de connexion TLS d'un client IBM MQ TLS et qu'il l'achemine vers un serveur IBM MQ TLS. En utilisant un gestionnaire de sécurité avec MQIPT, vous pouvez limiter les adresses auxquelles les messages peuvent être envoyés.

Avant de commencer

Avant de suivre ce scénario, assurez-vous d'avoir effectué les tâches prérequis répertoriés dans la rubrique [«Mise en route avec IBM MQ Internet Pass-Thru»](#), à la page 172.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche




Figure 41. Diagramme réseau du mode proxy SSL/TLS

Ce diagramme représente le flux de connexion depuis le client IBM MQ (client1.company1.com sur le port 1415) via MQIPT au serveur IBM MQ (server1.company2.com sur le port 1414).

Pour plus d'informations sur la configuration de TLS pour IBM MQ, voir [Working with SSL/TLS](#).

Procédure

Pour exécuter MQIPT en mode proxy TLS avec un gestionnaire de sécurité, procédez comme suit :

1. Configurez le client et le serveur IBM MQ pour qu'ils utilisent une connexion TLS.
 - a) Créez un référentiel de clés pour le gestionnaire de files d'attente.
Pour plus d'informations, voir [Setting up a key repository on AIX, Linux, and Windows](#).
 - b) Créez un référentiel de clés pour le client dans le répertoire C:\ProgramData\IBM\MQ. Appelez-le *clientkey.kdb*.
 - c) Créez un certificat personnel pour le gestionnaire de files d'attente, dans le référentiel de clés de gestionnaire de files d'attente que vous avez créé à l'étape «1.a», à la page 200.
Pour plus d'informations, voir [Creating a self-signed personal certificate on AIX, Linux, and Windows](#).
 - d) Créez un certificat personnel pour le client, dans le référentiel de clés de client que vous avez créé à l'étape «1.b», à la page 200.
 - e) Procédez à l'extraction du certificat personnel depuis le référentiel de clés du serveur et ajoutez-le dans le référentiel du client.
Pour plus d'informations, voir [Extraction de la partie publique d'un certificat auto-signé à partir d'un référentiel de clés sous AIX, Linux, and Windows](#), et [Ajout d'un certificat d'autorité de certification \(ou de la partie publique d'un certificat autosigné\) dans un référentiel de clés, sur les systèmes AIX, Linux, and Windows](#).
 - f) Procédez à l'extraction du certificat personnel depuis le référentiel de clés du client et ajoutez-le dans le référentiel de clés du serveur.
 - g) Modifiez le canal de connexion serveur MQIPT.CONN.CHANNEL en vue de l'utilisation de TLS avec la commande MQSC suivante :

```
ALTER CHANNEL(MQIPT.CONN.CHANNEL) CHLTYPE(SVRCONN) TRPTYPE(TCP)
SSLCIPH(TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256)
```

2. Sur l'ordinateur sur lequel est installé MQIPT (voir le diagramme), copiez l'exemple de règle Java security manager dans le répertoire de base de MQIPT en entrant la commande suivante dans une invite de commande :

```
copy C:\mqipt\samples\mqiptSample.policy C:\mqiptHome\mqipt.policy
```

3. Démarrez l'utilitaire Policy Tool avec la commande suivante :


```
C:\mqipt\java\jre\bin\policytool
```

Dans l'utilitaire Policy Tool :

- a) Cliquez sur **Fichier > Ouvrir**, puis sélectionnez `C:\mqiptHome\mqipt.policy..`
- b) Sélectionnez :

```
file:/C:/Program Files/IBM/IBM MQ Internet Pass-Thru/lib/com.ibm.mq.ipt.jar
```

puis cliquez sur **Edit Policy Entry**.

- c) Remplacez CodeBase :

```
file:/C:/Program Files/IBM/IBM MQ Internet Pass-Thru/lib/com.ibm.mq.ipt.jar
```

à:

```
file:/C:/mqipt/lib/com.ibm.mq.ipt.jar
```

- d) Modifiez les droits d'accès aux fichiers pour les répertoires IBM MQ Internet Pass-Thru, errors et logs à partir de :

```
C:\Program Files\IBM\IBM MQ Internet Pass-Thru
```

à:

```
C:\mqiptHome
```

- e) Remplacez les autres droits d'accès aux fichiers :

```
C:\Program Files\IBM\IBM MQ Internet Pass-Thru
```

à:

```
C:\mqipt
```

- f) Cliquez sur **Add Permission**
Remplissez les zones comme suit :

Permission:

`java.net.SocketPermission`

Target: `client1.company1.com:1024-`

Actions: `accept, listen, resolve`

- g) Cliquez sur **File > Save** pour sauvegarder les modifications apportées au fichier de règles.

4. Modifier `mqipt.conf`. Ajoutez les propriétés suivantes à la section `[global]` et ajoutez la définition de route suivante :

```
[global]
SecurityManager=true
SecurityManagerPolicy=C:\mqiptHome\mqipt.policy

[route]
ListenerPort=1415
Destination=server1.company2.com
DestinationPort=1414
SSLProxyMode=true
```

5. Démarrez MQIPT.

Ouvrez une invite de commande et entrez la commande suivante :

```
C:\mqipt\bin\mqipt C:\mqiptHome -n ipt1
```

Où `C:\mqiptHome` indique l'emplacement du fichier de configuration MQIPT, `mqipt.conf`, et `ipt1` est le nom à attribuer à l'instance de MQIPT.

Les messages suivants indiquent que MQIPT a démarré :

```
5724-H72 (C) Copyright IBM Corp. 2000, 2024. All Rights Reserved
MQCPI001 IBM MQ Internet Pass-Thru V9.2.0.0 starting
MQCPI004 Reading configuration information from mqipt.conf
MQCPI152 MQIPT name is ipt1
MQCPI055 Setting the java.security.policy to C:\mqiptHome\mqipt.policy
MQCPI053 Starting the Java Security Manager
MQCPI021 Password checking has been enabled on the command port
MQCPI011 The path C:\mqiptHome\mqipt\logs will be used to store the log files
MQCPI006 Route 1415 has started and will forward messages to :
MQCPI034 ...server1.company2.com(1414)
MQCPI035 ...using SSLProxyMode protocol
MQCPI078 Route 1415 ready for connection requests
```

6. A l'invite de commande sur le système client IBM MQ, entrez la commande suivante afin d'exécuter l'exemple de programme TLS :

```
AMQSSSLC -m MQIPT.QM1 -c MQIPT.CONN.CHANNEL -x 10.9.1.2(1415)
          -k "C:\ProgramData\IBM\MQ\clientkey" -l cert_label -s
          TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256
```

où `cert_label` est le libellé du certificat client que vous avez créé à l'étape «1.d», à la page 200.

Utilisation d'un exit de sécurité

Dans ce scénario, vous utilisez un exemple d'exit de sécurité, appelé `SampleSecurityExit`, autorisant uniquement les connexions client dont le nom de canal commence par les caractères `MQIPT..`

Avant de commencer

- Avant de suivre ce scénario, assurez-vous d'avoir effectué les tâches prérequis répertoriées dans la rubrique «[Mise en route avec IBM MQ Internet Pass-Thru](#)», à la page 172.
- Installez le JDK JavaJava 8.0.
- Ajoutez le sous-répertoire Java bin à la variable d'environnement **PATH**.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

L'exemple d'exit utilisé dans ce scénario est `SampleSecurityExit.java`. Il est fourni avec MQIPT dans le sous-répertoire `samples/exits` du répertoire d'installation MQIPT.

Si vous utilisez le nom de canal de connexion serveur suggéré `MQIPT.CONN.CHANNEL` (c'est le nom utilisé dans la plupart de ces scénarios), la connexion client peut aboutir et un message IBM MQ peut être placé dans la file d'attente.

Pour démontrer que l'exit de sécurité fonctionne comme prévu, définissez un autre canal de connexion serveur avec n'importe quel nom qui ne commence pas par les caractères `MQIPT.` (par exemple, `TEST.CONN.CHANNEL`), puis relancez la commande **amqspu~~tc~~**, mais ayant modifié la variable d'environnement **MQSERVER** pour utiliser le nouveau nom de canal. Cette fois, la connexion est refusée et une erreur 2059 (`MQRQ_Q_MGR_NOT_AVAILABLE`) est renvoyée.




Figure 42. Diagramme réseau de l'exit de sécurité

Ce diagramme représente le flux de connexion depuis le client IBM MQ (appelé client1.company1.com sur le port 1415) via MQIPT au serveur IBM MQ (appelé server1.company2.com sur le port 1414).

Procédure

Pour utiliser un exit de sécurité, procédez comme suit :

1. Sur l'ordinateur sur lequel est installé MQIPT :

- a) Créez un répertoire nommé `exits` dans le répertoire de base de MQIPT en émettant la commande suivante dans une invite de commande :

```
md C:\mqiptHome\exits
```

- b) Entrez les commandes suivantes pour compiler l'exit. Il n'est pas nécessaire d'effectuer cette opération si vous n'avez pas changé le code d'exit car l'exemple d'exit compilé est fourni avec MQIPT.

```
C:
cd \mqipt\samples\exits
javac -classpath C:\mqipt\lib\com.ibm.mq.ipt.jar;. SampleSecurityExit.java
```

- c) Entrez la commande suivante pour copier le fichier classe d'exit compilé `SampleSecurityExit.class` dans le répertoire `C:\mqiptHome\exits` :

```
copy C:\mqipt\samples\exits\SampleSecurityExit.class C:\mqiptHome\exits
```

- d) Editez `mqipt.conf` et ajoutez une définition de route :

```
[route]
ListenerPort=1415
Destination=server1.company2.com
DestinationPort=1414
SecurityExit=true
SecurityExitName=SampleSecurityExit
```

- e) Ouvrez une invite de commande et démarrez MQIPT :

```
C:\mqipt\bin\mqipt C:\mqiptHome -n ipt1
```

où `C:\mqiptHome` indique l'emplacement du fichier de configuration MQIPT, `mqipt.conf` et `ipt1` est le nom à attribuer à l'instance de MQIPT.

Les messages suivants indiquent que MQIPT a démarré :

```
5724-H72 (C) Copyright IBM Corp. 2000, 2024. All Rights Reserved
MQCPI001 IBM MQ Internet Pass-Thru V9.2.0.0 starting
MQCPI004 Reading configuration information from mqipt.conf
MQCPI152 MQIPT name is ipt1
MQCPI021 Password checking has been enabled on the command port
MQCPI011 The path C:\mqiptHome\logs will be used to store the log files
```

```
MQCPI006 Route 1415 has started and will forward messages to :
MQCPI034 ....server1.company2.com(1414)
MQCPI035 ...using MQ protocol
MQCPI079 ...using security exit C:\mqiptHome\exits\SampleSecurityExit
MQCPI080 .....and timeout of 30 seconds
MQCPI078 Route 1415 ready for connection requests
```

2. A l'invite de commande sur le système client IBM MQ, entrez les commandes suivantes :

a) Définissez la variable d'environnement **MQSERVER** :

```
SET MQSERVER=MQIPT.CONN.CHANNEL/tcp/10.9.1.2(1415)
```

b) Insérez un message :

```
amqsputc MQIPT.LOCAL.QUEUE MQIPT.QM1
Hello world
```

Appuyez deux fois sur Entrée après avoir tapé le message.

c) Obtenez le message :

```
amqsgetc MQIPT.LOCAL.QUEUE MQIPT.QM1
```

Le message "Hello world" est renvoyé.

Routage des demandes de connexion client vers des serveurs de gestionnaire de files d'attente IBM MQ à l'aide d'exits de sécurité

Dans ce scénario, vous pouvez router dynamiquement les demandes de connexion client, de façon circulaire, vers un groupe de trois serveurs de gestionnaire de files d'attente IBM MQ. Le gestionnaire de files d'attente sur chaque serveur du groupe doit être identique.

Avant de commencer

- Avant de suivre ce scénario, assurez-vous d'avoir effectué les tâches prérequis répertoriées dans la rubrique «[Mise en route avec IBM MQ Internet Pass-Thru](#)», à la page 172.
- Installez le JDK Java 8.0.
- Ajoutez le sous-répertoire Java bin à la variable d'environnement **PATH**.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

L'exemple d'exit utilisé dans ce scénario est `SampleRoutingExit.java`. Il est fourni avec MQIPT dans le sous-répertoire `samples/exits` du répertoire d'installation MQIPT.

Le nom et l'emplacement du fichier classe d'exit compilé sont définis avec les propriétés MQIPT **SecurityExitName** et **SecurityExitPath**.

La liste des noms de gestionnaire de files d'attente et de serveur à utiliser est lue depuis un fichier de configuration nommé `SampleRoutingExit.conf`. L'exit s'attend à ce que le fichier de configuration existe dans le même répertoire que le fichier classe d'exit.

Lors de la première exécution de la commande **amqsputc**, le message IBM MQ est placé dans la file d'attente MQIPT.LOCAL.QUEUE sur le premier serveur. Lors de sa seconde exécution, le message est placé dans la file d'attente du deuxième serveur, et ainsi de suite. Dans cette configuration, la commande **amqsgetc** ne peut pas extraire le message qui vient d'être placé dans la file d'attente, car la demande de connexion client utilisée par **amqsgetc** est transmise à la file d'attente suivante dans la liste. Toutefois, l'exécution à trois reprises de la commande **amqsputc**, suivie de trois commandes **amqsgetc**, permet d'extraire chaque message dans le même ordre.

Bien entendu, si vous utilisez un autre client IBM MQ (sans utiliser l'instance de MQIPT de cet exemple), vous pouvez extraire sélectivement les messages à partir de n'importe lequel des gestionnaires de file d'attente.




Figure 43. Diagramme réseau de l'exit de sécurité de routage

Ce diagramme représente le flux de connexion depuis le client IBM MQ (client1.company1.com sur le port 1415) via MQIPT vers trois serveurs IBM MQ (server1.company2.com, server2.company2.com et server3.company2.com).

Procédure

Pour router les demandes de connexion client de manière séquentielle vers trois serveurs de gestionnaire de files d'attente IBM MQ différents à l'aide d'exits de sécurité, procédez comme suit :

1. Créez trois gestionnaires de files d'attente identiques nommés MQIPT.QM1 sur trois serveurs distincts. Chaque gestionnaire de files d'attente comporte un canal SVRCONN appelé MQIPT.CONN.CHANNEL et une file d'attente locale vide appelée MQIPT.LOCAL.QUEUE.

2. Sur le serveur MQIPT :

- a) Créez un répertoire nommé `exits` dans le répertoire de base de MQIPT en émettant la commande suivante dans une invite de commande :

```
md C:\mqiptHome\exits
```

- b) Dans le répertoire `C:\mqiptHome\exits` (où `C:\mqiptHome` est le répertoire dans lequel se trouve le fichier `mqipt.conf`), créez un exemple de fichier de configuration nommé `SampleRoutingExit.conf`, qui contient les noms de vos trois gestionnaires de files d'attente.

Par exemple, le fichier de configuration peut contenir les entrées suivantes :

```
server1.company2.com:1414
server2.company2.com:1415
server3.company2.com:1416
```

Assurez-vous qu'il n'existe pas de lignes vides avant la première entrée dans le fichier et que chaque entrée est un nom de serveur valide. Si vous avez utilisé d'autres noms de serveur, modifiez ces noms en fonction de votre environnement.

- c) Ouvrez une invite de commande et entrez les commandes ci-après pour compiler l'exit. Il n'est pas nécessaire d'effectuer cette opération si vous n'avez pas changé le code d'exit car l'exemple d'exit compilé est fourni avec MQIPT.

```
C:
cd \mqipt\samples\exits
javac -classpath C:\mqipt\lib\com.ibm.mq.ipt.jar;. SampleRoutingExit.java
```

- d) Entrez la commande suivante pour copier le fichier classe d'exit compilé `SampleRoutingExit.class` dans le répertoire `C:\mqiptHome\exits` :

```
copy C:\mqipt\samples\exits\SampleRoutingExit.class C:\mqiptHome\exits
```

- e) Editez `mqipt.conf` et ajoutez une définition de route :

```
[route]
ListenerPort=1415
Destination=server1.company2.com
DestinationPort=1414
SecurityExit=true
SecurityExitPath=C:\mqiptHome\exits
SecurityExitName=SampleRoutingExit
```

Notez qu'il n'est pas nécessaire de définir **SecurityExitPath** si vous placez `SampleRoutingExit.conf` dans le répertoire `C:\mqiptHome\exits` par défaut.

- f) Démarrez MQIPT.

Ouvrez une invite de commande et entrez la commande suivante :

```
C:\mqipt\bin\mqipt C:\mqiptHome -n ipt1
```

où `C:\mqiptHome` indique l'emplacement du fichier de configuration MQIPT, `mqipt.conf` et `ipt1` est le nom à attribuer à l'instance de MQIPT.

Les messages suivants indiquent que MQIPT a démarré :

```
5724-H72 (C) Copyright IBM Corp. 2000, 2024. All Rights Reserved
MQCPI001 IBM MQ Internet Pass-Thru V9.2.0.0 starting
MQCPI004 Reading configuration information from mqipt.conf
MQCPI152 MQIPT name is ipt1
MQCPI021 Password checking has been enabled on the command port
MQCPI011 The path C:\mqiptHome\logs will be used to store the log files
MQCPI006 Route 1415 has started and will forward messages to :
MQCPI034 ...server1.company2.com(1414)
MQCPI035 ...using MQ protocol
MQCPI079 ...using security exit C:\mqiptHome\exits\SampleRoutingExit
MQCPI080 .....and timeout of 30 seconds
MQCPI078 Route 1415 ready for connection requests
```

3. A l'invite de commande sur le système client IBM MQ, entrez les commandes suivantes :

- a) Définissez la variable d'environnement **MQSERVER** :

```
SET MQSERVER=MQIPT.CONN.CHANNEL/TCP/10.9.1.2(1415)
```

- b) Insérez trois messages :

```
amqsputc MQIPT.LOCAL.QUEUE MQIPT.QM1
Hello world 1
amqsputc MQIPT.LOCAL.QUEUE MQIPT.QM1
Hello world 2
amqsputc MQIPT.LOCAL.QUEUE MQIPT.QM1
Hello world 3
```

Appuyez deux fois sur Entrée après avoir tapé chaque message.

- c) Obtenez les messages :

```
amqsgetc MQIPT.LOCAL.QUEUE MQIPT.QM1
amqsgetc MQIPT.LOCAL.QUEUE MQIPT.QM1
amqsgetc MQIPT.LOCAL.QUEUE MQIPT.QM1
```

Les messages Hello world 1, Hello world 2 et Hello world 3 sont renvoyés.

Routage dynamique des demandes de connexion client

Dans ce scénario, vous pouvez router dynamiquement les demandes de connexion client vers un serveur cible, en fonction du nom du canal utilisé.

Avant de commencer

- Avant de suivre ce scénario, assurez-vous d'avoir effectué les tâches prérequis répertoriés dans la rubrique «[Mise en route avec IBM MQ Internet Pass-Thru](#)», à la page 172.
- Installez le JDK Java 8.0.
- Ajoutez le sous-répertoire Java bin à la variable d'environnement **PATH**.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Si vous utilisez le nom du gestionnaire de files d'attente comme première partie du nom de canal, une seule route MQIPT suffit pour traiter toutes les demandes de connexion. Par exemple, pour une connexion à QM1, le nom d'un canal SVRCONN peut être QM1.MQIPT.CHANNEL.

L'exemple d'exit utilisé dans ce scénario est `SampleOneRouteExit.java`. Il est fourni avec MQIPT dans le sous-répertoire `samples/exits` du répertoire d'installation MQIPT.

Le nom et l'emplacement du fichier classe d'exit compilé sont définis avec les propriétés MQIPT **SecurityExitName** et **SecurityExitPath**.

La liste des noms de gestionnaire de files d'attente et de serveur à utiliser est lue depuis un fichier de configuration nommé `SampleOneRouteExit.conf`. L'exit s'attend à ce que le fichier de configuration existe dans le même répertoire que le fichier classe d'exit.




Figure 44. Diagramme réseau de l'exit de routage dynamique à une seule route

Ce diagramme représente le flux de connexion depuis le client IBM MQ (client1.company1.com sur le port 1415) via MQIPT vers trois serveurs IBM MQ (server1.company2.com, server2.company2.com et server3.company2.com).

Procédure

Pour router dynamiquement les demandes de connexion client, procédez comme suit :

1. Créez trois gestionnaires de files d'attente distincts sur trois serveurs distincts.

Chaque gestionnaire de files d'attente comporte un canal SVRCONN dont le nom reflète celui du gestionnaire (par exemple QM1.MQIPT.CHANNEL sur le gestionnaire de files d'attente QM1) et une file d'attente locale vide appelée MQIPT.LOCAL.QUEUE.

2. Sur le serveur MQIPT :

- a) Créez un répertoire nommé `exits` dans le répertoire de base de MQIPT en émettant la commande suivante dans une invite de commande :

```
md C:\mqiptHome\exits
```

- b) Dans le répertoire `C:\mqiptHome\exits` (où `C:\mqiptHome` est le répertoire dans lequel se trouve le fichier `mqipt.conf`), créez un exemple de fichier de configuration nommé `SampleOneRouteExit.conf`, qui contient les noms de vos trois gestionnaires de files d'attente.

Par exemple, le fichier de configuration peut contenir les entrées suivantes :

```
server1.company2.com:1414  
server2.company2.com:1415  
server3.company2.com:1416
```

Assurez-vous qu'il n'existe pas de lignes vides avant la première entrée dans le fichier et que chaque entrée est un nom de serveur valide. Si vous avez utilisé d'autres noms de serveur, modifiez ces noms en fonction de votre environnement.

Notez que tous les noms de gestionnaire de files d'attente dans la liste doivent être uniques. Si vous répertoriez les mêmes noms plusieurs fois, même si les gestionnaires de files d'attente se trouvent sur des serveurs différents, seule la dernière entrée de ce nom est enregistrée.

- c) Ouvrez une invite de commande et entrez les commandes ci-après pour compiler l'exit. Il n'est pas nécessaire d'effectuer cette opération si vous n'avez pas changé le code d'exit car l'exemple d'exit compilé est fourni avec MQIPT.

```
C:  
cd \mqipt\samples\exits  
javac -classpath C:\mqipt\lib\com.ibm.mq.ipt.jar;. SampleOneRouteExit.java
```

- d) Entrez la commande suivante pour copier le fichier classe d'exit compilé `SampleOneRouteExit.class` dans le répertoire `C:\mqiptHome\exits` :

```
copy C:\mqipt\samples\exits\SampleOneRouteExit.class C:\mqiptHome\exits
```

- e) Editez `mqipt.conf` et ajoutez la définition de route suivante :

```
[route]  
ListenerPort=1415  
Destination=server1.company2.com  
DestinationPort=1414  
SecurityExit=true  
SecurityExitName=SampleOneRouteExit
```

- f) Ouvrez une invite de commande et démarrez MQIPT :

```
C:\mqipt\bin\mqipt C:\mqiptHome -n ipt1
```

où `C:\mqiptHome` indique l'emplacement du fichier de configuration MQIPT, `mqipt.conf` et `ipt2` est le nom à attribuer à l'instance de MQIPT.

Les messages suivants indiquent que MQIPT a démarré :

```
5724-H72 (C) Copyright IBM Corp. 2000, 2024. All Rights Reserved
MQCPI001 IBM MQ Internet Pass-Thru V9.2.0.0 starting
MQCPI004 Reading configuration information from mqipt.conf
MQCPI152 MQIPT name is ipt2
MQCPI021 Password checking has been enabled on the command port
MQCPI011 The path C:\mqiptHome\logs will be used to store the log files
MQCPI006 Route 1415 has started and will forward messages to :
MQCPI034 ...server1.company2.com(1414)
MQCPI035 ...using MQ protocol
MQCPI079 ...using security exit C:\mqiptHome\exits\SampleOneRouteExit
MQCPI080 .....and timeout of 5 seconds
MQCPI078 Route 1415 ready for connection requests
```

3. A l'invite de commande sur le système client IBM MQ, entrez les commandes suivantes :

a) Définissez la variable d'environnement **MQSERVER** :

```
SET MQSERVER=QM1.MQIPT.CHANNEL/TCP/10.9.1.2(1415)
```

b) Insérez un message :

```
amqsputc MQIPT.LOCAL.QUEUE QM1
Hello world 1
```

Appuyez deux fois sur Entrée après avoir tapé le message.

Le message est transféré par MQIPT à QM1 car le nom de canal SVRCONN commence par QM1.

c) Obtenez le message depuis QM1 :

```
amqsgetc MQIPT.LOCAL.QUEUE QM1
```

Le message Hello world 1 est renvoyé.

d) Redéfinissez la variable d'environnement **MQSERVER** :

```
SET MQSERVER=QM2.MQIPT.CHANNEL/TCP/10.9.1.2(1415)
```

e) Insérez un message :

```
amqsputc MQIPT.LOCAL.QUEUE QM2
Hello world 2
```

Appuyez deux fois sur Entrée après avoir tapé le message.

Le message est transféré par MQIPT à QM2 car le nom de canal SVRCONN commence par QM2.

f) Obtenez le message depuis QM2 :

```
amqsgetc MQIPT.LOCAL.QUEUE QM2
```

Le message Hello world 2 est renvoyé.

g) Redéfinissez la variable d'environnement **MQSERVER** :

```
SET MQSERVER=QM3.MQIPT.CHANNEL/TCP/10.9.1.2(1415)
```

h) Insérez un message :

```
amqsputc MQIPT.LOCAL.QUEUE QM3
Hello world 3
```

Appuyez deux fois sur Entrée après avoir tapé le message.

Le message est transféré par MQIPT à QM3 car le nom de canal SVRCONN commence par QM3.

i) Obtenez le message depuis QM3 :

```
amqsgetc MQIPT.LOCAL.QUEUE QM3
```

Le message Hello world 3 est renvoyé.

Utilisation d'un exit de certificat pour authentifier un serveur TLS

Dans ce scénario, vous pouvez authentifier une connexion TLS à l'aide d'un exit de certificat.

Avant de commencer

- Avant de suivre ce scénario, assurez-vous d'avoir effectué les tâches prérequis répertoriées dans la rubrique «[Mise en route avec IBM MQ Internet Pass-Thru](#)», à la page 172.
- Installez le JDK Java 8.0.
- Ajoutez le sous-répertoire Java bin à la variable d'environnement **PATH**.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Ce scénario effectue les mêmes opérations que le scénario «[Authentification d'un serveur TLS](#)», à la page 179, et ajoute un exit de certificat.

L'exit exemple utilisé dans ce scénario est `SampleCertificateExit.java`. Il est fourni avec MQIPT dans le sous-répertoire `samples/exits` du répertoire d'installation MQIPT.

Selon la valeur de la propriété **SSLExitData**, la connexion TLS entre les deux serveurs MQIPT peut être autorisée ou rejetée.




Figure 45. Diagramme réseau du serveur SSL/TLS

Ce diagramme représente la connexion depuis le client IBM MQ (appelé `client1.company1.com` sur le port 1415) via deux instances de MQIPT au serveur IBM MQ (appelé `server1.company2.com` sur le port 1414).

Procédure

Afin d'utiliser un exit de certificat pour authentifier un serveur TLS, procédez comme suit :

1. Sur le système MQIPT 1 :

- a) Créez un répertoire appelé `exits` dans le répertoire de base MQIPT en exécutant la commande suivante dans une invite de commande :

```
md C:\mqiptHome\exits
```

- b) Ouvrez une invite de commande et entrez les commandes ci-après pour compiler l'exit. Il n'est pas nécessaire d'effectuer cette opération si vous n'avez pas changé le code d'exit car l'exemple d'exit compilé est fourni avec MQIPT.

```
C:\n> cd \mqipt\samples\exits\n> javac -classpath C:\mqipt\lib\com.ibm.mq.ipt.jar;. SampleCertificateExit.java
```

- c) Entrez la commande suivante pour copier le fichier de classe d'exit compilé `SampleCertificateExit.class` dans le répertoire `C:\mqiptHome\exits` :

```
copy C:\mqipt\samples\exits\SampleCertificateExit.class C:\mqiptHome\exits
```

d) Modifiez `mqipt.conf` et ajoutez la définition de route suivante :

```
[route]
ListenerPort=1415
Destination=9.100.6.7
DestinationPort=1416
SSLClient=true
SSLClientKeyRing=C:\mqipt\samples\ssl\sslSample.pfx
SSLClientKeyRingPW=<mqiptPW>!PCaB1HWrFMOp43ngjwgArg==!6N/vsbqru7iqMhFN+wozQ==
SSLClientExit=true
SSLExitName=SampleCertificateExit
SSLExitPath=C:\mqiptHome\exits
SSLExitData=allow
```

e) Ouvrez une invite de commande et démarrez MQIPT :

```
C:\mqipt\bin\mqipt C:\mqiptHome -n ipt1
```

Où `C:\mqiptHome` indique l'emplacement du fichier de configuration MQIPT, `mqipt.conf`, et `ipt1` est le nom à attribuer à l'instance de MQIPT.

Les messages suivants indiquent que MQIPT a démarré :

```
5724-H72 (C) Copyright IBM Corp. 2000, 2024. All Rights Reserved
MQCPI001 IBM MQ Internet Pass-Thru V9.2.0.0 starting
MQCPI004 Reading configuration information from mqipt.conf
MQCPI152 MQIPT name is ipt1
MQCPI021 Password checking has been enabled on the command port
MQCPI011 The path C:\mqiptHome\logs will be used to store the log files
MQCPI006 Route 1415 has started and will forward messages to :
MQCPI034 ....9.100.6.7(1416)
MQCPI035 ....using MQ protocol
MQCPI036 ....SSL Client side enabled with properties :
MQCPI031 .....CipherSuites <null>
MQCPI032 .....keyring file C:\mqipt\samples\ssl\sslSample.pfx
MQCPI047 .....CA keyring file <null>
MQCPI038 .....peer certificate uses UID=*,CN=*,T=*,OU=*,DC=*,O=*,
                               STREET=*,L=*,ST=*,PC=*,C=*,DNQ=*
MQCPI129 .....using certificate exit C:\mqiptHome\exits\SampleCertificateExit
MQCPI131 .....and certificate exit data 'allow'
MQCPI078 Route 1415 ready for connection requests
```

2. Sur le système MQIPT 2 :

a) Modifiez `mqipt.conf` et ajoutez la définition de route suivante :

```
[route]
ListenerPort=1416
Destination=Server1.company2.com
DestinationPort=1414
SSLServer=true
SSLServerKeyRing=C:\mqipt\samples\ssl\sslSample.pfx
SSLServerKeyRingPW=C:\mqipt\samples\ssl\sslSample.pwd
```

b) Ouvrez une invite de commande et démarrez MQIPT :

```
C:
cd \mqipt\bin
mqipt .. -n ipt2
```

où `..` indique que le fichier de configuration MQIPT, `mqipt.conf`, se trouve dans le répertoire parent et `ipt2` est le nom à attribuer à l'instance de MQIPT.

Les messages suivants indiquent que MQIPT a démarré :

```
5724-H72 (C) Copyright IBM Corp. 2000, 2024. All Rights Reserved
MQCPI001 IBM MQ Internet Pass-Thru V9.2.0.0 starting
MQCPI004 Reading configuration information from mqipt.conf
MQCPI152 MQIPT name is ipt2
MQCPI021 Password checking has been enabled on the command port
MQCPI011 The path C:\mqipt\logs will be used to store the log files
MQCPI006 Route 1416 has started and will forward messages to :
MQCPI034 ....server1.company2.com(1414)
```

```
MQCPI035 ...using MQ protocol
MQCPI037 ....SSL Server side enabled with properties :
MQCPI031 .....CipherSuites <null>
MQCPI032 .....key ring file C:\mqipt\samples\ssl\sslSample.pfx
MQCPI047 .....CA key ring file <null>
MQCPI038 .....peer certificate uses UID=*,CN=*,T=*,OU=*,DC=*,O=*,
                               STREET=*,L=*,ST=*,PC=*,C=*,DNQ=*
MQCPI033 .....client authentication set to false
MQCPI078 Route 1416 ready for connection requests
```

3. A l'invite de commande sur le système client IBM MQ, entrez les commandes suivantes :

a) Définissez la variable d'environnement **MQSERVER** :

```
SET MQSERVER=MQIPT.CONN.CHANNEL/tcp/10.9.1.2(1415)
```

b) Insérez un message :

```
amqsputc MQIPT.LOCAL.QUEUE MQIPT.QM1
Hello world
```

Appuyez deux fois sur Entrée après avoir tapé le message.

c) Obtenez le message :

```
amqsgetc MQIPT.LOCAL.QUEUE MQIPT.QM1
```

Le message "Hello world" est renvoyé.

Remarques

:NONE.

Le présent document peut contenir des informations ou des références concernant certains produits, logiciels ou services IBM non annoncés dans ce pays. Pour plus de détails, référez-vous aux documents d'annonce disponibles dans votre pays, ou adressez-vous à votre partenaire commercial IBM. Toute référence à un produit, logiciel ou service IBM n'implique pas que seul ce produit, logiciel ou service IBM puisse être utilisé. Tout autre élément fonctionnellement équivalent peut être utilisé, s'il n'enfreint aucun droit d'IBM. Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'évaluer et de vérifier lui-même les installations et applications réalisées avec des produits, logiciels ou services non expressément référencés par IBM.

IBM peut détenir des brevets ou des demandes de brevet couvrant les produits mentionnés dans le présent document. La remise de ce document ne vous donne aucun droit de licence sur ces brevets ou demandes de brevet. Si vous désirez recevoir des informations concernant l'acquisition de licences, veuillez en faire la demande par écrit à l'adresse suivante :

IBM EMEA Director of Licensing
IBM Corporation
Tour Descartes
Armonk, NY 10504-1785
U.S.A.

Pour toute demande d'informations relatives au jeu de caractères codé sur deux octets, contactez le service de propriété intellectuelle IBM ou envoyez vos questions par courrier à l'adresse suivante :

Intellectual Property Licensing
Legal and Intellectual Property Law
IBM Japan, Ltd.
19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku
Tokyo 103-8510, Japon

Le paragraphe suivant ne s'applique ni au Royaume-Uni, ni dans aucun pays dans lequel il serait contraire aux lois locales. LE PRESENT DOCUMENT EST LIVRE "EN L'ETAT" SANS AUCUNE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE. IBM DECLINE NOTAMMENT TOUTE RESPONSABILITE RELATIVE A CES INFORMATIONS EN CAS DE CONTREFACON AINSI QU'EN CAS DE DEFAUT D'APTITUDE A L'EXECUTION D'UN TRAVAIL DONNE. Certaines juridictions n'autorisent pas l'exclusion des garanties implicites, auquel cas l'exclusion ci-dessus ne vous sera pas applicable.

Le présent document peut contenir des inexactitudes ou des coquilles. Ce document est mis à jour périodiquement. Chaque nouvelle édition inclut les mises à jour. IBM peut, à tout moment et sans préavis, modifier les produits et logiciels décrits dans ce document.

Les références à des sites Web non IBM sont fournies à titre d'information uniquement et n'impliquent en aucun cas une adhésion aux données qu'ils contiennent. Les éléments figurant sur ces sites Web ne font pas partie des éléments du présent produit IBM et l'utilisation de ces sites relève de votre seule responsabilité.

IBM pourra utiliser ou diffuser, de toute manière qu'elle jugera appropriée et sans aucune obligation de sa part, tout ou partie des informations qui lui seront fournies.

Les licenciés souhaitant obtenir des informations permettant : (i) l'échange des données entre des logiciels créés de façon indépendante et d'autres logiciels (dont celui-ci), et (ii) l'utilisation mutuelle des données ainsi échangées, doivent adresser leur demande à :

IBM Corporation
Coordinateur d'interopérabilité logicielle, département 49XA
3605 Autoroute 52 N

Rochester, MN 55901
U.S.A.

Ces informations peuvent être soumises à des conditions particulières, prévoyant notamment le paiement d'une redevance.

Le logiciel sous licence décrit dans le présent document et tous les éléments sous disponibles s'y rapportant sont fournis par IBM conformément aux dispositions du Contrat sur les produits et services IBM, aux Conditions Internationales d'Utilisation de Logiciels IBM ou de tout autre accord équivalent.

Les données de performance indiquées dans ce document ont été déterminées dans un environnement contrôlé. Par conséquent, les résultats peuvent varier de manière significative selon l'environnement d'exploitation utilisé. Certaines mesures évaluées sur des systèmes en cours de développement ne sont pas garanties sur tous les systèmes disponibles. En outre, elles peuvent résulter d'extrapolations. Les résultats peuvent donc varier. Il incombe aux utilisateurs de ce document de vérifier si ces données sont applicables à leur environnement d'exploitation.

Les informations concernant des produits non IBM ont été obtenues auprès des fournisseurs de ces produits, par l'intermédiaire d'annonces publiques ou via d'autres sources disponibles. IBM n'a pas testé ces produits et ne peut confirmer l'exactitude de leurs performances ni leur compatibilité. Elle ne peut recevoir aucune réclamation concernant des produits non IBM. Toute question concernant les performances de produits non IBM doit être adressée aux fournisseurs de ces produits.

Toute instruction relative aux intentions d'IBM pour ses opérations à venir est susceptible d'être modifiée ou annulée sans préavis, et doit être considérée uniquement comme un objectif.

Le présent document peut contenir des exemples de données et de rapports utilisés couramment dans l'environnement professionnel. Ces exemples mentionnent des noms fictifs de personnes, de sociétés, de marques ou de produits à des fins illustratives ou explicatives uniquement. Toute ressemblance avec des noms de personnes, de sociétés ou des données réelles serait purement fortuite.

Licence sur les droits d'auteur :

Le présent logiciel contient des exemples de programmes d'application en langage source destinés à illustrer les techniques de programmation sur différentes plateformes d'exploitation. Vous avez le droit de copier, de modifier et de distribuer ces exemples de programmes sous quelque forme que ce soit et sans paiement d'aucune redevance à IBM, à des fins de développement, d'utilisation, de vente ou de distribution de programmes d'application conformes aux interfaces de programmation des plateformes pour lesquels ils ont été écrits ou aux interfaces de programmation IBM. Ces exemples de programmes n'ont pas été rigoureusement testés dans toutes les conditions. Par conséquent, IBM ne peut garantir expressément ou implicitement la fiabilité, la maintenabilité ou le fonctionnement de ces programmes.

Si vous visualisez ces informations en ligne, il se peut que les photographies et illustrations en couleur n'apparaissent pas à l'écran.

Documentation sur l'interface de programmation

Les informations d'interface de programmation, si elles sont fournies, sont destinées à vous aider à créer un logiciel d'application à utiliser avec ce programme.

Ce manuel contient des informations sur les interfaces de programmation prévues qui permettent au client d'écrire des programmes pour obtenir les services de WebSphere MQ.

Toutefois, lesdites informations peuvent également contenir des données de diagnostic, de modification et d'optimisation. Ces données vous permettent de déboguer votre application.

Important : N'utilisez pas ces informations de diagnostic, de modification et d'optimisation comme interface de programmation car elles sont susceptibles d'être modifiées.

Marques

IBM, le logo IBM, ibm.com, sont des marques d'IBM Corporation dans de nombreux pays. La liste actualisée de toutes les marques d'IBM est disponible sur la page Web "Copyright and trademark

information"www.ibm.com/legal/copytrade.shtml. Les autres noms de produits et de services peuvent être des marques d'IBM ou d'autres sociétés.

Microsoft et Windows sont des marques de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.

UNIX est une marque de The Open Group aux Etats-Unis et dans certains autres pays.

Linux est une marque de Linus Torvalds aux Etats-Unis et/ou dans certains autres pays.

Ce produit inclut des logiciels développés par le projet Eclipse (<https://www.eclipse.org/>).

Java ainsi que tous les logos et toutes les marques incluant Java sont des marques d'Oracle et/ou de ses sociétés affiliées.



Référence :

(1P) P/N: