

9.3

IBM MQ のインストールおよびマイグレーション

IBM

注記

本書および本書で紹介する製品をご使用になる前に、[575 ページの『特記事項』](#)に記載されている情報をお読みください。

本書は、IBM® MQ バージョン 9 リリース 3、および新しい版で明記されていない限り、以降のすべてのリリースおよびモディフィケーションに適用されます。

お客様が IBM に情報を送信する場合、お客様は IBM に対し、お客様に対してなんら義務も負うことのない、自ら適切と信ずる方法で情報を使用または配布する非独占的な権利を付与します。

© Copyright International Business Machines Corporation 2007 年, 2024.

目次

インストールおよびマイグレーション.....	5
インストールおよびアンインストール.....	5
IBM MQ のインストールの概要.....	6
AIX での IBM MQ のインストールおよびアンインストール.....	33
IBM i での IBM MQ のインストールおよびアンインストール.....	64
Linux での IBM MQ のインストールおよびアンインストール.....	97
Windows での IBM MQ のインストールおよびアンインストール.....	167
IBM MQ Advanced for Multiplatforms のインストール.....	253
IBM MQ for z/OS のインストール.....	287
Linux および Windows でのスタンドアロン・アプリケーションとしての IBM MQ Explorer のインストールおよびアンインストール.....	301
IBM MQ Internet Pass-Thru のインストールとアンインストール.....	306
スタンドアロン IBM MQ Web Server のインストール.....	308
保守およびマイグレーション.....	309
保守とマイグレーションに関する詳細が記載されている資料.....	310
アップグレードと修正の特性.....	311
IBM MQ への保守の適用.....	313
IBM MQ のアップグレード.....	370
IBM MQ のマイグレーション.....	386
IBM MQ Managed File Transfer のマイグレーション.....	567
IBM MQ Internet Pass-Thru のマイグレーション.....	572
特記事項.....	575
プログラミング・インターフェース情報.....	576
商標.....	576

インストールおよびマイグレーション

IBM MQ をインストール、アンインストール、保守、およびマイグレーションするための一連のタスクを実行します。これらのタスクは、必要に応じてプラットフォーム固有のものです。

このタスクについて

IBM MQ のインストールおよびマイグレーションを開始するには、以下のトピックを参照してください。

手順

- [5 ページの『IBM MQ のインストールとアンインストール』](#)
- [309 ページの『IBM MQ の保守およびマイグレーション』](#)

IBM MQ のインストールとアンインストール

IBM MQ のインストールを開始する前に、これをどのように使用するかについて考慮してください。以下のトピックは、インストールの準備、製品のインストール、およびインストールの検証を行ううえで役立ちます。また、製品のアンインストールに役立つ情報もあります。

このタスクについて

IBM MQ のインストールを開始する前に、社内で使用しているプラットフォームに対応するトピックを参照してください。インストールに関する概念や考慮事項については、[6 ページの『IBM MQ のインストールの概要』](#)を参照してください。

IBM MQ には、保守を適用および削除することもできます。[313 ページの『IBM MQ への保守の適用』](#)を参照してください。



重要: このセクションの情報は、Continuous Delivery (CD) と Long Term Support (LTS) の両方のリリースに適用されます。

LTS のリリースだけに当てはまる情報や、CD のリリースだけに当てはまる情報には、該当するアイコンのマークが付いています。

Linux **Windows** **AIX** インストールおよびアップグレードに役立つチュートリアルについては、[AIX®、Linux®、および Windows で IBM MQ をインストールおよびアップグレードするためのチュートリアルのコレクション](#)を参照してください。チュートリアルでは、以下について説明します。

- IBM MQ 用のホストを準備します。
- IBM MQ コードのダウンロード。
- IBM MQ コードのインストールとアンインストール、およびフィックスパックの適用。
- あるバージョンの IBM MQ から別のバージョンへのアップグレード、およびあるホストから別のホストへのキュー・マネージャーの移動。

手順

1. IBM MQ のインストールに関する情報を確認するには、社内で使用しているプラットフォームに対応するセクションを参照してください。

- **AIX** [33 ページの『AIX での IBM MQ のインストールおよびアンインストール』](#)
- **Linux** [113 ページの『rpm を使用した Linux への IBM MQ のインストール』](#)
- **Windows** [167 ページの『Windows での IBM MQ のインストールおよびアンインストール』](#)
- **z/OS** [287 ページの『IBM MQ for z/OS のインストール』](#)

2. インストールに関する概念や考慮事項を確認するには、[6 ページの『IBM MQ のインストールの概要』](#)を参照してください。

IBM MQ のインストールの概要

IBM MQ のインストールに関する概念や考慮事項の概要です。それぞれのサポート対象プラットフォームでの IBM MQ のインストール、検証、アンインストールの方法を説明するためのリンクもあります。

関連概念

[18 ページの『AIX, Linux, and Windows での複数インストール環境』](#)

AIX, Linux, and Windows では、1つのシステムで複数の IBM MQ のコピーを持つことができます。

[267 ページの『MQ Telemetry のインストールの注意点』](#)

MQ Telemetry は、メイン IBM MQ 製品のコンポーネントです。IBM MQ を初めてインストールするとき、または既存の IBM MQ インストール済み環境を変更するときに、MQ Telemetry をインストールすることを選択できます。

[262 ページの『Managed File Transfer 製品のオプション』](#)

Managed File Transfer は、ご使用のオペレーティング・システムおよび全体的なセットアップに応じて、4つの異なるオプションとしてインストールできます。これらのオプションは Managed File Transfer Agent、Managed File Transfer Service、Managed File Transfer Logger、または Managed File Transfer Tools です。

関連タスク

[309 ページの『IBM MQ の保守およびマイグレーション』](#)

IBM MQ では、保守、アップグレード、マイグレーションという3つの言葉に別々の意味があります。ここでは、それぞれの言葉の定義を示します。以下の各セクションでは、マイグレーションに関連したさまざまな概念を説明した後、各種の必要なタスクを取り上げます。プラットフォーム固有のタスクが必要な場合もあります。

[Advanced Message Security のインストール](#)

使用するプラットフォーム用の Advanced Message Security (AMS) コンポーネントのインストール手順を確認してください。

IBM MQ のコンポーネントと機能

IBM MQ のインストール時に必要なコンポーネントまたは機能を選択することができます。

重要: インストールするコンポーネントのための、1つまたは複数の適正なライセンスを企業が所有していることを確認してください。詳しくは、[8 ページの『ライセンス要件』](#) および [IBM MQ ライセンス情報](#) を参照してください。

IBM MQ のインストールを計画している対象プラットフォームのハードウェア要件とソフトウェア要件も確認してください。詳しくは、[9 ページの『製品の要件とサポート情報を確認できる場所』](#)を参照してください。

Multiplatforms での IBM MQ のインストール



IBM MQ は、サーバーとしてもクライアントとしてもインストールすることができます。インストール・イメージをダウンロードできます。[10 ページの『ダウンロード可能なインストール・イメージの入手先』](#)を参照してください。

個別のクライアント eImage を Passport Advantage からダウンロードすることはできなくなりました。代わりに、メイン IBM MQ サーバー eImage (サーバーとクライアントを含む) の内部からクライアント eImage を取得するか、または IBM MQ クライアント・コンポーネントを Fix Central からダウンロードすることができます。[リソース・アダプター、クライアント、およびその他のリソースのリンク](#)にお進みください。

IBM MQ サーバーとは、1つ以上のキュー・マネージャーがあり、それらが1つ以上のクライアントにキューイング・サービスを提供しているインストール済み環境を指します。キューなどのすべての IBM MQ オブジェクトは、キュー・マネージャーのマシン上 (IBM MQ サーバー・マシン) にのみ存在し、クライアン

ト上には存在しません。IBM MQ サーバーは、ローカルの IBM MQ アプリケーションもサポートすることができます。

IBM MQ MQI client は、あるシステム上で実行されるアプリケーションが、別のシステム上で実行されるキュー・マネージャーと通信できるようにするコンポーネントです。呼び出しからの出力はクライアントに返送され、さらにクライアントからアプリケーションに戻されます。

インストール可能なすべてのコンポーネントの詳細な説明については、以下を参照してください。

- ▶ **AIX** 34 ページの『[AIX システム用の IBM MQ コンポーネント](#)』
- ▶ **IBM i** 65 ページの『[IBM i の IBM MQ コンポーネント](#)』
- ▶ **Linux** 113 ページの『[Linux システム用の IBM MQ rpm コンポーネント](#)』
- ▶ **Linux** 133 ページの『[Linux Ubuntu システム用の IBM MQ Debian コンポーネント](#)』
- ▶ **Windows** 167 ページの『[Windows システムの IBM MQ フィーチャー](#)』

サポートされている各プラットフォームに IBM MQ をインストールする方法については、次の表のリンクを参照してください。

プラットフォーム	IBM MQ サーバー	IBM MQ クライアント
▶ AIX AIX	44 ページの『AIX への IBM MQ サーバーのインストール』	50 ページの『AIX への IBM MQ クライアントのインストール』
▶ IBM i IBM i	69 ページの『IBM i への IBM MQ サーバーのインストール』	82 ページの『IBM i への IBM MQ クライアントのインストール』
▶ Linux Linux	118 ページの『rpm コマンドを使用した最初の IBM MQ インストールの Linux へのインストール』	126 ページの『rpm を使用した Linux への IBM MQ クライアントのインストール』
▶ Linux Linux	137 ページの『Debian パッケージを使用した Linux Ubuntu への IBM MQ サーバーのインストール』	142 ページの『Debian パッケージを使用した Linux Ubuntu への IBM MQ クライアントのインストール』
▶ Windows Windows	189 ページの『Windows への IBM MQ サーバーのインストール』	218 ページの『Windows への IBM MQ クライアントのインストール』

▶ **MQ Adv.** IBM MQ Advanced for Multiplatforms のインストールについて詳しくは、[253 ページの『IBM MQ Advanced for Multiplatforms のインストール』](#)を参照してください。

注：▶ **HPE NonStop V8.1** IBM MQ 8.0 を含む IBM WebSphere® MQ for HP NonStop Server までは、コンポーネント・プラットフォームでもありました。それ以降、このコンポーネントは IBM MQ for HPE NonStop V8.1 として別個に提供され、サポートされています。これにより、IBM MQ on HPE NonStop L シリーズおよび J シリーズのプラットフォームが提供されます。資料は [IBM MQ for HPE NonStop V8.1](#) にあります。

IBM MQ クライアントおよびサーバーのインストール

▶ **Multi**

クライアントは、基本製品およびサーバーとは異なるマシンに単独でインストールすることができます。サーバーとクライアントの両方を同一のシステムにインストールすることもできます。

IBM MQ サーバーが既に稼働しているシステムに IBM MQ クライアントをインストールするには、Passport Advantage からダウンロードした適切なサーバー eImage を使用する必要があります。[10 ページの『ダウンロード可能なインストール・イメージの入手先』](#)を参照してください。

個別のクライアント eImage を Passport Advantage からダウンロードすることはできなくなりました。代わりに、メイン IBM MQ サーバー eImage (サーバーとクライアントを含む) の内部からクライアント eImage を取得するか、または IBM MQ クライアント・コンポーネントを Fix Central からダウンロードすることができます。 [リソース・アダプター、クライアント、およびその他のリソースのリンク](#)にお進みください。

クライアントとサーバーを同一システム上にインストールした場合でも、両者の間に MQI チャンネルを定義する必要があります。詳細については、[MQI チャンネルの定義](#)を参照してください。

Advanced Message Security、Managed File Transfer、MQ Telemetry、および複製データ・キュー・マネージャー (RDQM)

Advanced Message Security、Managed File Transfer、MQ Telemetry、および RDQM は、個別にインストールされる IBM MQ のコンポーネントです。これらのコンポーネントのいずれかをインストールする前に、IBM MQ Advanced を使用するためのライセンスを購入していることを確認してください ([IBM MQ ライセンス情報](#)を参照してください)。インストール手順については、[253 ページの『IBM MQ Advanced for Multiplatforms のインストール』](#)を参照してください。

z/OS への IBM MQ のインストール

z/OS

IBM MQ for z/OS のインストール・オプションについては、[287 ページの『IBM MQ for z/OS のインストール』](#)を参照してください。

IBM MQ Advanced for z/OS のインストール・オプションについては、[298 ページの『IBM MQ Advanced for z/OS のインストール』](#)を参照してください。

MQ Adv. VUE

IBM MQ Advanced for z/OS Value Unit Edition のインストール・オプションについては、[301 ページの『IBM MQ Advanced for z/OS Value Unit Edition のインストール』](#)を参照してください。

関連概念

[15 ページの『Multiplatforms でのインストールを計画する際の考慮事項』](#)

IBM MQ をインストールする前に、インストールするコンポーネントとそのインストール場所を選択する必要があります。また、プラットフォーム固有の項目をいくつか選択する必要もあります。

[10 ページの『ダウンロード可能なインストール・イメージの入手先』](#)

IBM MQ のインストール・イメージは、Passport Advantage、Fix Central、または (z/OS システムの場合は) ShopZ Web サイトからダウンロードします。フィックスパック、CSUs、クライアント、リソース・アダプターなど、いくつかの IBM MQ コンポーネントも、Fix Central などからダウンロードできます。

ライセンス要件

インストール用に十分なライセンスを購入している必要があります。ご使用条件の詳細は、いつでも読めるように、インストール時にシステムに保管されます。IBM MQ は、IBM License Metric Tool (ILMT) をサポートします。

重要: インストールするコンポーネントのための、1 つまたは複数の適正なライセンスを企業が所有していることを確認してください。詳しくは、[IBM MQ license information](#) を参照してください。

ライセンス・ファイル

インストール時に、ご使用条件ファイルが `MQ_INSTALLATION_PATH` の下の `/licenses` ディレクトリーにコピーされます。いつでもそれらを確認することができます。

ALW

試用版ライセンスをインストールした場合は、企業が使用するプラットフォームで試用版ライセンスを変換するための指示に従ってください。

IBM i

IBM i では、`WRKSWAGR` コマンドを使ってソフトウェア・ライセンスを見ることができます。

ILMT

ILMTを使用している場合、ILMTは自動的にIBM MQを検出し、キュー・マネージャーが開始されるたびにそれを調べます。ユーザーは特に処置を実行する必要ありません。ILMTはIBM MQの前でも後でもインストールできます。

自動検出は、IBM MQ サーバーと IBM MQ Java 製品の両方に適用されます。

関連概念

[98 ページの『Linux システムでのハードウェア要件とソフトウェア要件』](#)

IBM MQ をインストールする前に、インストール対象となる特定のコンポーネントに関するハードウェア要件とオペレーティング・システム・ソフトウェア要件をシステムが満たしているかどうか確認してください。

[66 ページの『IBM i システムでのハードウェア要件とソフトウェア要件』](#)

サーバー環境が IBM MQ for IBM i のインストールのための前提条件を満たしているかどうかを確認します。

[180 ページの『Windows システムでのハードウェア要件とソフトウェア要件』](#)

サーバー環境が IBM MQ for Windows をインストールするための前提条件を満たしていることを確認し、システムから欠落している前提条件ソフトウェアをインストールします。

関連タスク

[179 ページの『Windows の場合の要件の確認』](#)

IBM MQ を Windows にインストールする前に、最新情報とシステム要件を確認する必要があります。

製品の要件とサポート情報を確認できる場所

IBM MQ をインストールする前に、最新の情報とシステム要件をチェックする必要があります。

インストールの計画に必要な情報(ハードウェア要件やソフトウェア要件の情報など)がそろっているかどうかを確認するために、以下の情報源を参照できます。

IBM MQ システム要件の Web サイト

サポートされるオペレーティング・システム、およびサポートされるオペレーティング・システムごとの前提条件、サポートされるソフトウェア、そしてハードウェアの要件について詳しくは、[IBM MQ のシステム要件](#)の Web サイトに移動して、インストールする IBM MQ のバージョンに対応した詳細なシステム要件のレポートへのリンクに従ってください。特定のオペレーティング・システムまたは特定のコンポーネントのためのレポートを選択できます。どちらのケースでも、Long Term Support 用と Continuous Delivery 用の別個のレポートがあります。

製品の README ファイル

製品の readme ファイルには、リリース直前に加えられた変更や、既知の問題と回避策に関する情報が含まれています。最新のバージョンが、[IBM MQ、WebSphere MQ、および MQSeries® 製品の README Web ページ](#)に用意されています。製品の README ファイルが最新バージョンかどうかを常に確認してください。

サポート情報

[IBM MQ サポート Web ページ](#)は、定期的に更新され、最新の製品サポート情報を提供しています。例えば、以前のバージョンからマイグレーションしている場合、『*Solve a problem*』セクションの『*Problems and solutions when migrating*』というタイトルの資料をご覧ください。

関連概念

[6 ページの『IBM MQ のインストールの概要』](#)

IBM MQ のインストールに関する概念や考慮事項の概要です。それぞれのサポート対象プラットフォームでの IBM MQ のインストール、検証、アンインストールの方法を説明するためのリンクもあります。

[38 ページの『AIX システムでのハードウェア要件とソフトウェア要件』](#)

IBM MQ をインストールする前に、インストール対象となる特定のコンポーネントに関するハードウェア要件とオペレーティング・システム・ソフトウェア要件をシステムが満たしているかどうか確認してください。

[66 ページの『IBM i システムでのハードウェア要件とソフトウェア要件』](#)

サーバー環境が IBM MQ for IBM i のインストールのための前提条件を満たしているかどうかを確認します。

[98 ページの『Linux システムでのハードウェア要件とソフトウェア要件』](#)

IBM MQ をインストールする前に、インストール対象となる特定のコンポーネントに関するハードウェア要件とオペレーティング・システム・ソフトウェア要件をシステムが満たしているかどうか確認してください。

[180 ページの『Windows システムでのハードウェア要件とソフトウェア要件』](#)

サーバー環境が IBM MQ for Windows をインストールするための前提条件を満たしていることを確認し、システムから欠落している前提条件ソフトウェアをインストールします。

関連タスク

[313 ページの『IBM MQ への保守の適用』](#)

保守とは、取り消し可能な修正の適用のことです。キュー・マネージャー・データに対する変更は、すべて前のコード・レベルと互換性があります。

[287 ページの『IBM MQ for z/OS のインストール』](#)

z/OS システム上の IBM MQ のインストールに関連するインストール・タスクは、このセクションにまとめられています。

ダウンロード可能なインストール・イメージの入手先

IBM MQ のインストール・イメージは、Passport Advantage、Fix Central、または (z/OS システムの場合は) ShopZ Web サイトからダウンロードします。フィックスパック、CSUs、クライアント、リソース・アダプターなど、いくつかの IBM MQ コンポーネントも、Fix Central などからダウンロードできます。

注: このトピックでは、さまざまなタイプのダウンロード可能イメージ、およびそれらをダウンロードできるさまざまなサイトに関する背景情報を提供します。この情報に既に精通しており、最新イメージをダウンロードする準備ができている場合は、[IBM MQ 9.3 のダウンロード](#) にアクセスし、最新の Continuous Delivery (CD) リリースの **CD** タブまたは Cumulative Security Update (CSU) を選択するか、最新の Long Term Support フィックスパックまたは CSU の **LTS** タブを選択します。

Passport Advantage (マルチプラットフォーム・リリースの場合)

Multi Passport Advantage ・ オファリングには、2 種類があります。Passport Advantage は、大企業や複数の事業所を持つ企業向けに設計されています。Passport Advantage Express® は、中小企業や単一の事業所を持つ企業向けに設計されています。

[Passport Advantage](#) および [Passport Advantage Express Web サイト](#) にアクセスし、以下の方法についての詳細な情報を参照してください。


- 新しい IBM ソフトウェア・ライセンスの入手。
- ソフトウェアのサブスクリプションとサポート、期限付きライセンスの更新。
- [特定のオープン・ソース](#) およびその他の保証対象外アプリケーションを対象とする技術サポートの購入および更新。
- IBM SaaS オファリングのサブスクリプションと、IBM アプライアンスの入手。


Passport Advantage から、サポートされているすべてのプラットフォーム上のフル・リリースの IBM MQ Server eAssemblies をダウンロードします。フル・リリースが不要な場合は、フル・リリースを構成する eImage を個別にインストールできます。

初回リリースは IBM MQ 9.3.0 です。LTS ユーザーの場合は、CD リリースによって IBM MQ 9.2 に段階的に追加された新機能を使用して最新の情報を得ることができます。CD ユーザーの場合、これは IBM MQ 9.2.5 より後の次の CD リリースです。

最後の 2 つの IBM MQ メジャー・バージョンのそれぞれについて、90 日間試用版の LTS リリースを <https://www.ibm.biz/ibmmqtrial> からダウンロードできます。これは、IBM MQ を試そうとしている場合や、完全版の購入が完了するのを待っている場合に便利です。購入が完了したら、評価版のインストール済み環境を完全版の製品コピーに変換できます。


個別のクライアント eImage を Passport Advantage からダウンロードすることはできなくなりました。代わりに、メイン IBM MQ サーバー eImage (サーバーとクライアントを含む) の内部からクライアント eImage を取得するか、または IBM MQ クライアント・コンポーネントを Fix Central からダウンロードすることができます。 [リソース・アダプター、クライアント、およびその他のリソースのリンク](#)にお進みください。

 Passport Advantage (使用許諾に従う) から使用できます。
IBM Aspera faspio Gateway。


注:  1Q 2023 より前は、独自の IBM MQ キュー・マネージャー・コンテナ・イメージを作成するための非インストール・イメージを Passport Advantage から入手できました。これらのイメージは、Fix Central で入手できるようになりました。 [リソース・アダプター、クライアント、およびその他のリソースのリンク](#)をたどります。

詳細情報およびダウンロード・リンクについては、 [Downloading IBM MQ 9.3](#) にアクセスし、CD または LTS タブを選択します。

Fix Central (Multiplatforms フィックスパックおよび CSUs の場合)

 IBM MQ for Multiplatforms フィックスパックおよび CSUs を Fix Central からダウンロードします。詳細情報とダウンロード・リンクについては、 [IBM MQ 9.3 のダウンロード](#) にアクセスし、CD または LTS タブを選択してください。

Shopz (z/OS のリリースおよびフィックス用)

 IBM MQ for z/OS のダウンロードは、Shopz Web サイトから入手できます。この解決方法は、次の 2 つです。

- 新しい製品インストールとしてフィーチャーを注文します。
- 以前にインストールしたリリースに PTF を適用します。

詳細情報とダウンロード・リンクについては、 [IBM MQ 9.3 のダウンロード](#) にアクセスし、CD または LTS タブを選択してください。

IBM MQ for z/OS 製品パッケージの詳細については、 [IBM オファリング情報](#) サイトの「Release For Announcement (RFA)」を参照してください。

リソース・アダプター、クライアント、およびその他のリソース

 多数の IBM MQ リソースは、Fix Central などから入手することもできます。

クライアント:

- [IBM MQ C および .NET クライアント](#)
- [IBM MQ Java / JMS クライアント](#)
- [IBM MQ Java クライアント・コンポーネント \(Maven\)](#)
- [IBM MQ 再配布可能クライアント](#)
- [IBM MQ リソース・アダプター - Java EE 7 または Jakarta EE 準拠のアプリケーション・サーバーで使用](#)
- [IBM MQ 再配布可能 Managed File Transfer \(MFT\) エージェント](#)
- [IBM MQ classes for .NET Standard \(NuGet 上\)](#)
- [IBM MQ classes for XMS .NET Standard \(NuGet 上\)](#)

コンポーネント:

- [IBM MQ Internet Pass-Thru \(MQIPT\)](#)
- [IBM MQ Explorer スタンドアロン・インストール・イメージ - CD のみ](#)。ただし、サポートされている任意のリリースの IBM MQ で管理を実行するために使用できます。
- [IBM MQ AWS](#)

- IBM MQ Kafka コネクタ
- **V 9.3.5** IBM MQ Web Server スタンドアロン・インストール・イメージ
- **V 9.3.5** IBM Instana IBM MQ のトレース出口

コンテナ:

- 事前作成済み: IBM MQ Advanced container (ライセンスに従う)。
- 独自のものを作成する: <https://github.com/ibm-messaging/mq-container>。これは、非インストール (unzippable) IBM MQ イメージと連携して機能し、Red Hat® OpenShift® anyuid セキュリティ・コンテキスト制約 (SCC) の下で実行できる IBM MQ コンテナ・イメージをビルドします。
 - 実稼働環境の場合、Linux 用の 3 つの非インストール・イメージ (ライセンスの対象) を以下で入手できます。
 - IBM MQ Advanced Linux
これらの非インストール・イメージの各バージョンは、IBM MQ CD リリースの一部として使用された場合にのみ 1 年間サポートされ、IBM Cloud Pak® for Integration LTS リリースの一部として使用された場合には 2 年間 (別の年の場合はオプションの拡張) サポートされることに注意してください。
 - 開発環境の場合、非インストール・パッケージは以下の場所にあります。
 - IBM MQ Advanced for Developers Linux x86-64
 - IBM MQ Advanced for Developers Linux PPCLE の非インストール・イメージ
 - IBM MQ Advanced for Developers Linux systemZ
 - **V 9.3.3** IBM MQ Advanced for Developers Linux ARM64
 - サンプル Helm チャートは、<https://github.com/ibm-messaging/mq-helm> から入手できます。

開発:

- IBM MQ Advanced for Developers は、x86-64 アーキテクチャー上で稼働する、IBM MQ 9.4 システム要件にリストされている Windows および Linux プラットフォームで使用可能です。また、Raspberry Pi 用の 32 ビット版も提供されています (現状のまま、[readme](#) を参照)。以下の場所からダウンロードします。Windows / Linux / Ubuntu / Raspberry Pi
- IBM MQ Mac Toolkit for Development を使用すると、macOS デバイス (ARM64 と x86-64 の両方) で IBM MQ コマンド (MQSC コマンドなど) を実行できます。また、macOS デバイス (ARM64 と x86-64 の両方) で実行される macOS クライアント・アプリケーションの開発を容易にするクライアント・ライブラリーも含まれています。このクライアントは、Get started with IBM MQ チュートリアルで使用されます。
- 事前作成された IBM MQ Advanced for Developers コンテナ・イメージ は、IBM Container Registry から入手できます。これは Linux/x86-64 上で実行されます。あるいは、独自のコンテナ・イメージをビルドして、ARM64 および x86-64 アーキテクチャーで実行することもできます。

SupportPacs

IBM MQ SupportPacs では、IBM MQ 製品ファミリーを補足するダウンロード可能なコードおよび資料が提供されます。各サポートパックで、1 つ以上の IBM MQ 製品とともに使用できる特定の機能またはサービスが提供されます。

- SupportPacs for IBM MQ and other project areas
- IBM MQ - SupportPacs (製品別)

関連概念

13 ページの『IBM MQ コード署名』

IBM MQ 9.3.0 からは、ダウンロード可能な .zip ファイルと .tar.gz ファイルが署名されます。インストール可能な .rpm ファイルと .deb ファイルも署名されています。可能な場合、署名はファイルに組み込まれます。これを許可しないファイル・フォーマットの場合、シグニチャーとそれらを検証するための公開鍵を含む別個の .sig ファイルが使用可能になります。

6 ページの『IBM MQ のコンポーネントと機能』

IBM MQ のインストール時に必要なコンポーネントまたは機能を選択することができます。

関連タスク

[NuGet リポジトリからの IBM MQ classes for .NET Standard のダウンロード](#)

[NuGet リポジトリからの IBM MQ classes for XMS .NET Standard のダウンロード](#)

関連資料

[IBM MQ ライセンス情報](#)

関連情報

[開発者の IBM MQ ダウンロード](#)

V9.3.0 IBM MQ コード署名

IBM MQ 9.3.0 からは、ダウンロード可能な .zip ファイルと .tar.gz ファイルが署名されます。インストール可能な .rpm ファイルと .deb ファイルも署名されています。可能な場合、署名はファイルに組み込まれます。これを許可しないファイル・フォーマットの場合、シグニチャーとそれらを検証するための公開鍵を含む別個の .sig ファイルが使用可能になります。

IBM MQ 公開証明書、チェックサム、pgp 鍵ファイル、および .sig ファイルは、追加のダウンロード・パッケージ (<https://ibm.biz/mq93signatures>) からダウンロードできます。

*.zip ファイル

.zip ファイル・フォーム内の IBM MQ 成果物には、以下の例に示すように、最新の Java 開発キット (JDK) を使用して検証できる組み込みデジタル署名が含まれています。

```
jarsigner -certs -verify 9.3.0.0-IBM-MQC-Redist-Java.zip
jar verified.
```

注: 署名者を含む詳細は、詳細オプションを指定して実行することで確認できます。

*.tar.gz ファイル

*.tar.gz ファイル・フォーム内の IBM MQ 成果物は、IBM MQ によって署名され、そのデジタル署名は追加のダウンロード可能パッケージで提供されます。ファイルの署名を検査するには、以下の 9.3.0.0-IBM-MQC-Redist-LinuxX64.tar.gz の例に示すように、**openssl** を使用します。

```
openssl dgst -sha256 -verify ibm_mq_public.pem -signature 9.3.0.0-IBM-MQC-Redist-
LinuxX64.tar.gz.sig 9.3.0.0-IBM-MQC-Redist-LinuxX64.tar.gz
Verified OK
```

*.rpm

注: **V9.3.3** **V9.3.0.5** RPM シグニチャー・バージョンは、IBM MQ 9.3.0 Fix Pack 5 (Long Term Support の場合) および IBM MQ 9.3.3 (Continuous Delivery の場合) で v4 に変更されました。この一環として、パッケージに署名するために IBM によって使用される秘密鍵が変更されたため、これらのレベル以上で RPM パッケージを検証する場合は、新しい IBM MQ 公開署名 **gpg** 鍵をインポートする必要があります。古い IBM MQ 9.3.x パッケージの署名を検証する機能を保持する場合も、古い鍵が必要になります。

IBM 提供の RPM はデジタル署名付きで署名されており、システムは許可されていない状態では署名鍵を認識しません。追加のダウンロード可能パッケージから IBM MQ 公開署名 **gpg** キーを取得し、それを rpm にインストールします。これは、システムごとに 1 回だけ行う必要があります。

```
rpm --import ibm_mq_public.gpg
```

その後、IBM MQ RPM のいずれかの妥当性が検査されます。以下に例を示します。

```
# rpm -Kv MQSeriesRuntime-9.3.0-0.x86_64.rpm
MQSeriesRuntime-9.3.0-0.x86_64.rpm:
Header V3 RSA/SHA256 Signature, key ID 0209b828: OK
```

```
Header SHA1 digest: OK
V3 RSA/SHA256 Signature, key ID 0209b828: OK
MD5 digest: OK
```

注: このステップをスキップすると、RPM インストール中に安全な警告が出されて、シグニチャーが存在することを示しますが、システムは署名鍵を認識しません。例えば、次のようになります。

警告: MQSeriesRuntime-9.3.0-0.x86_64.rpm: ヘッダー V3 RSA/SHA256 署名、鍵 ID 0209b828: NOKEY

*.deb

IBM 提供の debian タイプ・パッケージは、組み込みデジタル署名付きで署名されています。パッケージを検証するには、追加パッケージの IBM MQ 公開署名 gpg キーと、「debsigs」オペレーティング・システム・パッケージがインストールされている必要があります。

1. gpg キーをインポートし、その gpg のキー値を識別します。

```
# gpg --import ibm_mq_public.gpg
gpg: keybox '/root/.gnupg/pubring.kbx' created
gpg: /root/.gnupg/trustdb.gpg: trustdb created
gpg: key D2D53B4E0209B828: public key "IBM MQ signing key <psirt@us.ibm.com>" imported
gpg: Total number processed: 1
gpg:             imported: 1
```

これ以降、鍵の値は D2D53B4E0209B828 になり、証明書の別名は「IBM MQ signing key <psirt@us.ibm.com>」になります。以下の手順では、これらの値を使用します。これらの値は、インポートから計算された値に置き換えてください。

2. 証明書別名をシステム鍵リングにエクスポートします。

```
mkdir /usr/share/debsig/keyrings/D2D53B4E0209B828/
cd /usr/share/debsig/keyrings/D2D53B4E0209B828/
gpg --output IBMMQ.bin --export "IBM MQ signing key <psirt@us.ibm.com>"
```

3. システムをセットアップして、この鍵の署名ポリシーを有効にします。

```
mkdir /etc/debsig/policies/D2D53B4E0209B828/
cd /etc/debsig/policies/D2D53B4E0209B828/
```

このディレクトリーに IBM-MQ.pol というファイルを作成し、以下の内容を含めます。ステップ 1 のキー値に変更する必要があるのは「id」フィールドのみであることに注意してください。

```
<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE Policy SYSTEM "https://www.debian.org/debsig/1.0/policy.dtd">
<Policy xmlns="https://www.debian.org/debsig/1.0/">
  <Origin Name="IBM MQ signing key" id="D2D53B4E0209B828" Description="IBM MQ signing key"/>
  <Selection>
    <Required Type="origin" File="IBMMQ.bin" id="D2D53B4E0209B828"/>
  </Selection>
  <Verification MinOptional="0">
    <Required Type="origin" File="IBMMQ.bin" id="D2D53B4E0209B828"/>
  </Verification>
</Policy>
```

4. debsig-verify ユーティリティーを使用して、パッケージを個別に検証します。

```
# debsig-verify ibmmq-runtime_9.3.0.0_amd64.deb
debsig: Verified package from 'IBM MQ signing key' (IBM MQ signing key)
```

注: インストール中に署名を検査する dpkg を構成することは可能ですが、dpkg が署名されていない Debian ファイルのインストールを拒否するため、推奨されません。

関連タスク

[118 ページの『rpm コマンドを使用した最初の IBM MQ インストールの Linux へのインストール』](#)
rpm を使用して、IBM MQ サーバーを 64 ビット Linux システムにインストールできます。このトピックの説明は、Linux システムへの IBM MQ の最初のインストールを対象としています。

[126 ページの『rpm を使用した Linux への IBM MQ クライアントのインストール』](#)
64 ビット Linux システムへの IBM MQ クライアントのインストール。

128 ページの『[yum を使用した Linux Red Hat への IBM MQ のインストール](#)』

IBM MQ 9.2.0 から、yum インストーラーを使用して IBM MQ on Linux Red Hat をインストールすることができます。

Multi Multiplatforms でのインストールを計画する際の考慮事項

IBM MQ をインストールする前に、インストールするコンポーネントとそのインストール場所を選択する必要があります。また、プラットフォーム固有の項目をいくつか選択する必要もあります。

インストールを開始する前に、IBM MQ の用途について検討し、このセクションや全般的な計画のセクションにある情報を確認してください。

インストールを計画する際に、システムのハードウェア要件とソフトウェア要件を必ず確認してください。詳細については、9 ページの『[製品の要件とサポート情報を確認できる場所](#)』を参照してください。

注: **z/OS** ここでは、IBM MQ for Multiplatforms でのインストールの計画について取り上げています。z/OS でのインストールの計画については、290 ページの『[IBM MQ for z/OS インストールの計画](#)』を参照してください。

ALW AIX, Linux, and Windows でのインストール名

AIX, Linux, and Windows 上の IBM MQ の各インストールには、インストール名と呼ばれる固有 ID があります。インストール名は、キュー・マネージャーや構成ファイルなどをインストールに関連付けるために使用されます。

インストール名は、わかりやすい名前に変更することができます。例えば、テスト・システムに *testMQ* という名前を付けることができます。

製品のインストール時にインストール名を指定しないと、自動的にデフォルトのインストール名が割り当てられます。最初のインストールの場合、この名前は *Installation1* になります。以後、2 番目のインストールの名前は *Installation2* のように、番号が 1 つずつ増えていきます。製品のインストール後は、インストール名を変更できません。

Linux **AIX** AIX and Linux システムでは、最初の IBM MQ インストールに自動的に *Installation1* というインストール名が付けられます。

注: 以降のインストールでは、**crtmqinst** コマンドを使用することにより、製品をインストールする前にインストール名を設定できます。

Windows Windows システムでは、インストール・プロセス中にインストール名を選択できます。

インストール名は最大 16 バイトで、a から z、A から Z、および 0 から 9 の範囲の英数字の組み合わせでなければなりません。空白文字を使用することはできません。大文字と小文字のどちらを使用するかにかかわらず、インストール名は固有のものでなければなりません。例えば、INSTALLATIONNAME という名前と InstallationName という名前は固有ではありません。

dspmqinst コマンドを使用し、特定の場所のインストールに割り当てられたインストール名を検索できます。

インストールの説明

各インストールには、インストールの説明を入力することもできます。この説明により、インストール名では情報が不十分な場合に、インストールに関するさらに詳しい説明を加えることができます。これらの説明には、1 バイト文字を 64 文字まで、または 2 バイト文字を 32 文字まで使用できます。デフォルトのインストールの説明は空白です。**setmqinst** コマンドを使用して、インストールの説明を設定できます。

関連概念

15 ページの『[Multiplatforms でのインストールを計画する際の考慮事項](#)』

IBM MQ をインストールする前に、インストールするコンポーネントとそのインストール場所を選択する必要があります。また、プラットフォーム固有の項目をいくつか選択する必要もあります。

19 ページの『[AIX, Linux, and Windows でのプライマリー・インストール](#)』

IBM MQ (AIX, Linux, and Windows) の複数インストールをサポートするシステムにおいて、プライマリー・インストールとは IBM MQ システム全体が関係する場所が参照するインストールです。プライマリー・インストールはオプションですが、便利です。

16 ページの『Multiplatforms でのインストール・ロケーション』

IBM MQ をデフォルトの場所にインストールできます。あるいは、インストール・プロセス中にカスタム・ロケーションにインストールすることもできます。IBM MQ のインストール場所は、MQ_INSTALLATION_PATH と呼ばれます。

6 ページの『IBM MQ のコンポーネントと機能』

IBM MQ のインストール時に必要なコンポーネントまたは機能を選択することができます。

関連資料

dspmqinst

setmqinst






crtmqinst


Multiplatforms でのインストール・ロケーション


IBM MQ をデフォルトの場所にインストールできます。あるいは、インストール・プロセス中にカスタム・ロケーションにインストールすることもできます。IBM MQ のインストール場所は、MQ_INSTALLATION_PATH と呼ばれます。



デフォルトの場所

IBM MQ 製品コードのデフォルトの場所は、以下の表に示されています。

プラットフォーム	インストール場所
 AIX	/usr/mqm
 IBM i	/QIBM/ProdData/mqm
 Linux	/opt/mqm
 Windows Windows システム	C:¥Program Files¥IBM¥MQ
 Windows Windows データ・ディレクトリー	C: ¥ProgramData¥IBM¥MQ



重要:  Windows インストールの場合、ディレクトリーは記載されているとおりです。ただし、レジストリー項目またはキュー・マネージャー、あるいはその両方が現在も含まれている、以前の製品のインストール済み環境が存在する場合を除きます。この場合、新しいインストールでは、それまでのデータ・ディレクトリーの場所が使用されます。詳しくは、[プログラムおよびデータのディレクトリーの場所](#)を参照してください。

 IBM i IBM i では、IBM MQ はデフォルトの場所にのみインストールできます。IBM i のディレクトリー構造について詳しくは、[IBM i でのディレクトリー構造](#)を参照してください。

 Linux  AIX and Linux システムでは、作業データは /var/mqm に保管されますが、この場所を変更することはできません。AIX and Linux システムのディレクトリー構造について詳しくは、[AIX and Linux システムでのディレクトリー構造](#)を参照してください。

カスタムの場所へのインストール

カスタムの場所にインストールするには、指定するパスが、空のディレクトリーか存在しないパスのいずれかでなければなりません。パスの長さは、256 バイトに制限されています。mqm ユーザーと mqm グループのユーザーが対象のディレクトリーにアクセスできるようにパスの許可を設定する必要があります。

-  Linux  AIX and Linux システムでは、パスにスペースを含めてはなりません。

- ▶ **AIX** AIX では、User Specified Installation Location (USIL) の中に製品がインストールされます。これは既存の USIL でも、インストール・プロセスで自動的に作成される新規 USIL でも可能です。カスタム・ロケーションが指定されている場合、製品ロケーションは、インストール時に指定されたパスに `/usr/mqm` を加えたものになります。

例えば、指定されたパスは `/usr/custom_location` です。 `MQ_INSTALLATION_PATH` は `/usr/custom_location/usr/mqm` です。

USIL ディレクトリーのアクセス許可は、ユーザーの場合は `rwx`、グループおよびその他の場合は `r-x (755)` に設定してください。

- 以下のプラットフォームでは、製品の場所はインストール中に指定されたパスと同じです。

– **Linux** Linux

– **Windows** Windows

例えば、Linux の場合、指定されるパスは `/opt/custom_location` です。 `MQ_INSTALLATION_PATH` は `/opt/custom_location` です。

注：`MQ_INSTALLATION_PATH` の値を指定するには、`rpm --prefix` を使用します。 `rpm --prefix` の使用例については、`rpm` コマンドを使用した Linux への最初の IBM MQ インストールのインストールのステップ 120 ページの『6』を参照してください。

- 以下のプラットフォームでは、IBM MQ を空ではない `MQ_INSTALLATION_PATH` ディレクトリーにインストールできます。

– **Linux** Linux

Linux では、これを行うために、インストールを開始する前に環境変数 `AMQ_OVERRIDE_EMPTY_INSTALL_PATH` を 1 に設定します。

このコンテキストで、空ではないディレクトリーとは、システム・ファイルとディレクトリーを含むディレクトリーを指しています。

各インストールにおいて、必要なすべての IBM MQ コンポーネントを同じ場所にインストールする必要があります。

カスタムの場所にインストールする方法について詳しくは、該当するプラットフォームに関するインストール・トピックを参照してください。

場所に関する追加の制限事項

IBM MQ の新規インストールは、次のパスに配置しないでください。

- 別の既存のインストール済み環境のサブディレクトリーのパス内。
- 既存のインストール済み環境の直接パスの一部であるパス内。

IBM MQ が `/opt/IBM/MQ/installations/1` にインストールされている場合、`/opt/IBM/MQ/installations/1/a` にはインストールできません。さらに、新規インストールを `/opt/IBM/MQ` にインストールしないでください。ただし、`/opt/IBM/MQ/installations/2` または `/opt/IBM/MQnew` に新規インストールをインストールすることはできます。これらはいずれも、直接パス `/opt/IBM/MQ/installations/1` の一部ではないためです。

- デフォルト場所のサブディレクトリーのパス内。例えば:

– **AIX** AIX 上の `/usr/mqm`。

– **Linux** Linux 上の `/opt/mqm`。

デフォルト場所のサブディレクトリーであるパスにインストール環境を配置すべきでない理由は、後で IBM MQ をデフォルト場所にインストールしようとしたときに、それができなくなる危険性を回避するためです。後でデフォルト場所にインストールすると、IBM MQ はインストール・ディレクトリーに対してフルアクセス権を持っているため、既存のファイルが置き換えられたり削除されたりする可能性があります。

ます。IBM MQ をアンインストールするために後でスクリプトを実行すると、スクリプトの最後でインストール・ディレクトリーが削除される可能性があります。

- 別の製品 (例えば IBM Db2® のインストール済み環境またはオペレーティング・システム・コンポーネント) により使用されている、または今後使用される可能性があるディレクトリーまたはサブディレクトリー。

/opt/IBM/db2 の下にあるどのディレクトリーにもインストールすることはできません。例えば /opt/IBM/db2 です。

- mqm ユーザーまたは mqm グループが書き込み権限を持っていないディレクトリーまたはサブディレクトリー。

関連概念

[15 ページの『Multiplatforms でのインストールを計画する際の考慮事項』](#)

IBM MQ をインストールする前に、インストールするコンポーネントとそのインストール場所を選択する必要があります。また、プラットフォーム固有の項目をいくつか選択する必要もあります。

[15 ページの『AIX, Linux, and Windows でのインストール名』](#)

AIX, Linux, and Windows 上の IBM MQ の各インストールには、インストール名と呼ばれる固有 ID があります。インストール名は、キュー・マネージャーや構成ファイルなどをインストールに関連付けるために使用されます。

[19 ページの『AIX, Linux, and Windows でのプライマリー・インストール』](#)

IBM MQ (AIX, Linux, and Windows) の複数インストールをサポートするシステムにおいて、プライマリー・インストールとは IBM MQ システム全体が関係する場所が参照するインストールです。プライマリー・インストールはオプションですが、便利です。

[6 ページの『IBM MQ のコンポーネントと機能』](#)

IBM MQ のインストール時に必要なコンポーネントまたは機能を選択することができます。

ALW AIX, Linux, and Windows での複数インストール環境

AIX, Linux, and Windows では、1 つのシステムで複数の IBM MQ のコピーを持つことができます。

IBM MQ の各コピーのインストール場所を選択することはできますが、各コピーは別のインストール場所にしなければなりません。単一のマシン上で、一度に最大 128 の IBM MQ インストールを共存させることができます。以下のいずれかを選択できます。

- マシン上で IBM MQ の単一インストールを保守および管理することで簡易性を維持する。
- IBM MQ の複数インストールを使用可能にすることで、柔軟性を実現する。

インストール前に行う決定

複数の IBM MQ のコピーをインストールする前に、以下の各点について決定してください。

IBM MQ の各コピーをどこにインストールするか。

IBM MQ でのインストールのインストール場所を選択できます。詳しくは、[16 ページの『Multiplatforms でのインストール・ロケーション』](#)を参照してください。

プライマリー・インストールが必要ですか。

プライマリー・インストールとは、システム全体が関係する場所が参照するインストールです。

詳細については、[19 ページの『AIX, Linux, and Windows でのプライマリー・インストール』](#)を参照してください。

アプリケーション間の接続方法。

アプリケーションが適切な IBM MQ ライブラリーを見つける方法について考慮する必要があります。詳しくは、[複数のインストール環境でのアプリケーションの接続、および複数のインストール環境での .NET アプリケーションの接続](#)を参照してください。

既存の出口に変更が必要か。

IBM MQ をデフォルトの場所にインストールしない場合、出口を更新する必要があります。詳しくは、[出口とインストール可能サービスの作成 \(AIX, Linux, and Windows\)](#)を参照してください。

どのインストールにどのキュー・マネージャーを関連付けるか。

各キュー・マネージャーは、特定のインストールに関連付けられています。キュー・マネージャーが関連付けられているインストールは、そのキュー・マネージャーに制限を課します。つまり、そのキュー・マネージャーは、そのインストールからのコマンドでしか管理できないのです。詳しくは、[キュー・マネージャーとインストールの関連付け](#)を参照してください。

各インストールを操作するために、どのように環境をセットアップするか。

1つのシステム上に複数のインストールが存在する場合、特定のインストールを操作するための方法、およびそのインストールからコマンドを発行する方法について考慮する必要があります。コマンドへの絶対パスを指定する方法と、**setmqenv** または **crtmqenv** コマンドを使用して環境変数を設定する方法があります。環境変数を設定する方法では、当該インストールのコマンドへのパスを省略することができます。詳細については、[setmqenv および crtmqenv](#) を参照してください。

これらの質問に回答したら、6 ページの『[IBM MQ のインストールの概要](#)』を読んだ後に IBM MQ をインストールできます。

IBM MQ の既存のインストール済み環境があり、複数のインストール機能を使用して、あるバージョンの IBM MQ から別のバージョンにマイグレーションする場合は、[414 ページの『AIX, Linux, and Windows での複数インストール済み環境のキュー・マネージャーの共存』](#)を参照してください。

.NET サポート・パックおよび複数インストール用の IBM メッセージ・サービス・クライアント

複数バージョンをサポートするには、IBM MQ で、「Java and .NET Messaging and Web Services」フィーチャーを IBM MQ 製品と共にインストールする必要があります。.NET 機能のインストールについて詳しくは、[IBM MQ classes for .NET のインストール](#)を参照してください。

関連タスク

[複数のインストールの構成](#)

[システム上の IBM MQ のインストールの見つけ方](#)

[474 ページの『AIX and Linux でのマイグレーション: 横並び』](#)

[477 ページの『AIX and Linux でのマイグレーション: 段階的』](#)

[193 ページの『複数のサーバー・インストールを実行する場合の MSI インスタンス ID の選択』](#)

複数のサイレント・インストールを実行する場合は、インストールするバージョンごとに、そのインストールで使用できる MSI インスタンス ID を確認する必要があります。

[221 ページの『複数のクライアント・インストールを実行する場合の MSI インスタンス ID の選択』](#)

複数のサイレント・インストールを実行する場合は、インストールするバージョンごとに、そのインストールで使用できる MSI インスタンス ID を確認する必要があります。

ALW **AIX, Linux, and Windows でのプライマリー・インストール**

IBM MQ (AIX, Linux, and Windows) の複数インストールをサポートするシステムにおいて、プライマリー・インストールとは IBM MQ システム全体が関係する場所が参照するインストールです。プライマリー・インストールはオプションですが、便利です。

AIX, Linux, and Windows には、複数のバージョンの IBM MQ をインストールできます。これらのシステムの 1 つに、いつでも複数の IBM MQ インストール済み環境を持つことができます。また、オプションで、これらのインストール済み環境の 1 つをプライマリー・インストールとして構成することもできます。単一のインストールを指す環境変数とシンボリック・リンクは、複数のバージョンが存在している場合にはあまり意味がありません。ただし、関数によっては、それが機能するために、これらのシステム全体が関係する場所を必要とするものもあります。例えば、IBM MQ やサード・パーティーの製品を管理するためのカスタム・ユーザー・スクリプトがそうです。これらの機能はプライマリー・インストールでしか動作しません。

Linux **AIX** AIX and Linux システムでは、インストールをプライマリー・インストールとして設定すると、そのインストールの外部ライブラリーおよび制御コマンドへのシンボリック・リンクが /usr/lib と /usr/bin に追加されます。プライマリー・インストールがない場合、シンボリック・リンクは作成されません。プライマリー・インストールに対して作成されるシンボリック・リンクのリストについては、[23 ページの『AIX and Linux 上のプライマリー・インストールへの外部ライブラリーおよび制御コマンド・リンク』](#)を参照してください。

Windows

Windows システムでは、グローバル環境変数は、プライマリー・インストールがインストールされているディレクトリーを指します。これらの環境変数は、IBM MQ ライブラリー、制御コマンド、およびヘッダー・ファイルの場所を見つけるために使用されます。さらに、Windows システムでは、オペレーティング・システムのいくつかの機能で、単一プロセスにロードされるインターフェース・ライブラリーの一元登録が必要とされます。複数のバージョンの IBM MQ があると、IBM MQ ライブラリー・セットが競合することがあります。これらの機能は、これら競合するライブラリー・セットを単一のプロセスにロードしようとしています。したがって、そのような機能を使用できるのはプライマリー・インストールの場合だけです。詳しくは、26 ページの『Windows 上のプライマリー・インストールでのみ使用できる機能』を参照してください。

表 3. プライマリー・インストールのオプション

オプション	有効なインストール構成		詳細情報
	1 次	非プライマリー	
単一インストール	バージョン 7.1 以降	なし	以前のリリースと同じように単一のインストールで作業し続ける場合は、そのインストールをプライマリー・インストールとして構成します。詳細については、21 ページの『 プライマリー・インストールとして構成されている IBM MQ の単一インストール 』を参照してください。
	なし	バージョン 7.1 以降	単一のインストールで作業をし続けるものの、シンボリック・リンクまたはグローバル環境変数を作成する必要がない場合は、そのインストールを非プライマリーとして構成します。詳しくは、21 ページの『 非プライマリーとして構成されている IBM MQ の単一インストール 』を参照してください。
複数のインストール	バージョン 7.1 以降	バージョン 7.1 以降	IBM MQ の複数のインストール済み環境が必要な場合は、いずれかのインストール済み環境をプライマリーにするかどうかを選択できます。詳しくは、23 ページの『 IBM MQ の複数のインストール済み環境 』を参照してください。
	なし	バージョン 7.1 以降。	

関連概念

21 ページの『[プライマリー・インストールとして構成されている IBM MQ の単一インストール](#)』

IBM MQ のインストールをプライマリー・インストールとしてマーク付けすると、シンボリック・リンクまたはグローバル環境変数がシステムに追加され、必要最小限のシステム・セットアップで、アプリケーションが使用する IBM MQ コマンドとライブラリーが自動的に使用可能になります。

21 ページの『[非プライマリーとして構成されている IBM MQ の単一インストール](#)』

IBM MQ を非 1 次としてインストールする場合、アプリケーションが IBM MQ ライブラリーをロードするためのライブラリー・パスを構成しなければならない場合があります。Windows では、IBM MQ がプライマリーとして構成されている場合にのみ、一部の製品機能が使用可能です。

23 ページの『[IBM MQ の複数のインストール済み環境](#)』

IBM MQ のインストールの 1 つをプライマリー・インストールとして構成するように選択できます。この選択は、アプリケーションがライブラリーをどのように見つけるかによって異なります。

16 ページの『[Multiplatforms でのインストール・ロケーション](#)』

IBM MQ をデフォルトの場所にインストールできます。あるいは、インストール・プロセス中にカスタム・ロケーションにインストールすることもできます。IBM MQ のインストール場所は、MQ_INSTALLATION_PATH と呼ばれます。

15 ページの『[Multiplatforms でのインストールを計画する際の考慮事項](#)』

IBM MQ をインストールする前に、インストールするコンポーネントとそのインストール場所を選択する必要があります。また、プラットフォーム固有の項目をいくつか選択する必要もあります。

15 ページの『AIX, Linux, and Windows でのインストール名』

AIX, Linux, and Windows 上の IBM MQ の各インストールには、インストール名と呼ばれる固有 ID があります。インストール名は、キュー・マネージャーや構成ファイルなどをインストールに関連付けるために使用されます。

関連タスク

[プライマリー・インストールの変更](#)

ALW プライマリー・インストールとして構成されている IBM MQ の単一インストール
IBM MQ のインストールをプライマリー・インストールとしてマーク付けすると、シンボリック・リンクまたはグローバル環境変数がシステムに追加され、必要最小限のシステム・セットアップで、アプリケーションが使用する IBM MQ コマンドとライブラリーが自動的に使用可能になります。

IBM MQ をどこにインストールするかを決定してください。

可能な場合には、システム検索パスを使用して IBM MQ の制御コマンドまたは IBM MQ ライブラリーを見つめられるよう、アプリケーションとスクリプトを構成します。アプリケーションとスクリプトをこのように構成すると、IBM MQ の次のリリースにマイグレーションする、あるいは 2 番目のインストールをインストールするなど、将来のタスクに取り組む際に最大の柔軟性が得られます。アプリケーションを接続するためのオプションについて詳しくは、[複数のインストール環境でのアプリケーションの接続](#)を参照してください。

Linux **AIX** AIX and Linux では、システムへの最初のインストールをプライマリー・インストールにするには、手動でそのインストールを構成する必要があります。

Windows Windows では、最初のインストールが自動的にプライマリー・インストールとして構成されます。

setmqinst コマンドを使用してプライマリー・インストールを設定します。詳しくは、[26 ページの『プライマリー・インストールのアンインストール、アップグレード、および保守』](#)を参照してください。

関連概念

16 ページの『Multiplatforms でのインストール・ロケーション』

IBM MQ をデフォルトの場所にインストールできます。あるいは、インストール・プロセス中にカスタム・ロケーションにインストールすることもできます。IBM MQ のインストール場所は、`MQ_INSTALLATION_PATH` と呼ばれます。

15 ページの『Multiplatforms でのインストールを計画する際の考慮事項』

IBM MQ をインストールする前に、インストールするコンポーネントとそのインストール場所を選択する必要があります。また、プラットフォーム固有の項目をいくつか選択する必要もあります。

15 ページの『AIX, Linux, and Windows でのインストール名』

AIX, Linux, and Windows 上の IBM MQ の各インストールには、インストール名と呼ばれる固有 ID があります。インストール名は、キュー・マネージャーや構成ファイルなどをインストールに関連付けるために使用されます。

関連タスク

[プライマリー・インストールの変更](#)

ALW 非プライマリーとして構成されている IBM MQ の単一インストール
IBM MQ を非 1 次としてインストールする場合、アプリケーションが IBM MQ ライブラリーをロードするためのライブラリー・パスを構成しなければならない場合があります。Windows では、IBM MQ がプライマリーとして構成されている場合にのみ、一部の製品機能が使用可能です。

AIX and Linux システム

Linux **AIX**

AIX and Linux システムで非プライマリー・インストールを実行する場合の影響は、以下のとおりです。

- 組み込みライブラリー・パスを使用して IBM MQ ライブラリーを見つけるアプリケーション (例えば、`RPATH`) は、以下の条件に該当する場合、それらのライブラリーを見つけることができません。

- IBM MQ が RPATH で指定されているディレクトリーとは異なるディレクトリーにインストールされている。
- /usr にシンボリック・リンクはありません。
- アプリケーションが外部ライブラリー・パス (LD_LIBRARY_PATH など) を使用してライブラリーを見つける場合は、MQ_INSTALLATION_PATH/lib ディレクトリーまたは MQ_INSTALLATION_PATH/lib64 ディレクトリーを含むように外部ライブラリー・パスを構成する必要があります。setmqenv および crtmqenv コマンドは、外部ライブラリーのパスを含む、現在のシェル内の多くの環境変数を構成することができます。
- ほとんどの IBM MQ プロセスは、setuid/setgid として実行します。その結果、それらのプロセスは、ユーザー出口をロードするときに、外部ライブラリーのパスを無視します。IBM MQ のライブラリーを参照しているユーザー出口がそれらのライブラリーを見つけることができるのは、それらの内部に組み込まれているライブラリー・パスで見つかる場合だけです。これらは、/usr にシンボリック・リンクがある場合に解決されます。IBM WebSphere MQ 7.1 以降で実行することを目的としたユーザー出口は、IBM MQ ライブラリーをまったく参照しないようにビルドできるようになりました。代わりにユーザー出口は、IBM MQ を介して IBM MQ の関数を指す関数ポインターを渡します。これによりユーザー出口は、その関数を使用することができます。詳しくは、[出口とインストール可能サービスの作成 \(AIX, Linux, and Windows\)](#) を参照してください。

アプリケーションを接続するためのオプションについて詳しくは、[複数のインストール環境でのアプリケーションの接続](#)を参照してください。

AIX and Linux プラットフォームの場合、システムへの最初のインストールが自動的にプライマリー・インストールとして構成されるわけではありません。ただし、dspmqver コマンドの場所を特定するための単一のシンボリック・リンクが /usr/bin に組み込まれています。シンボリック・リンクが不要である場合は、次のコマンドを使用してリンクを削除できます。

```
setmqinst -x -p MQ_INSTALLATION_PATH
```

Windows システム

Windows

非プライマリーのインストールを Windows で実行する影響は、以下のとおりです。

- 通常、アプリケーションはそれぞれのライブラリーを外部ライブラリーのパス (PATH) を使用して見つけます。組み込みのライブラリー・パスあるいは明示的なライブラリーの場所という概念はありません。インストールが非プライマリーの場合、グローバルな PATH 環境変数には IBM MQ のインストール・ディレクトリーは含まれていません。アプリケーションが IBM MQ のライブラリーを見つけるためには、PATH 環境変数を更新して、IBM MQ のインストール・ディレクトリーを参照するようにします。setmqenv および crtmqenv コマンドは、外部ライブラリーのパスを含む、現在のシェル内の多くの環境変数を構成することができます。
- 一部の製品機能は、インストールがプライマリー・インストールとして構成されている場合にしか使用できません。26 ページの『[Windows 上のプライマリー・インストールでのみ使用できる機能](#)』を参照してください。

Windows の場合、デフォルトでは最初のインストールが自動的にプライマリーとして構成されます。プライマリー・インストールとして選択されているインストールは、手動でその選択を解除する必要があります。

関連概念

16 ページの『[Multiplatforms でのインストール・ロケーション](#)』

IBM MQ をデフォルトの場所にインストールできます。あるいは、インストール・プロセス中にカスタム・ロケーションにインストールすることもできます。IBM MQ のインストール場所は、MQ_INSTALLATION_PATH と呼ばれます。

15 ページの『[Multiplatforms でのインストールを計画する際の考慮事項](#)』

IBM MQ をインストールする前に、インストールするコンポーネントとそのインストール場所を選択する必要があります。また、プラットフォーム固有の項目をいくつか選択する必要もあります。

15 ページの『AIX, Linux, and Windows でのインストール名』

AIX, Linux, and Windows 上の IBM MQ の各インストールには、インストール名と呼ばれる固有 ID があります。インストール名は、キュー・マネージャーや構成ファイルなどをインストールに関連付けるために使用されます。

関連タスク

[プライマリー・インストールの変更](#)

関連資料

[setmqenv](#)

[crtmqenv](#)

ALW IBM MQ の複数のインストール済み環境

IBM MQ のインストールの 1 つをプライマリー・インストールとして構成するように選択できます。この選択は、アプリケーションがライブラリーをどのように見つけるかによって異なります。

製品に付属している IBM MQ ライブラリー (mqm など) は、接続先のキュー・マネージャーが必要とするレベルのライブラリーを自動的に使用します。つまり、アプリケーションがその IBM MQ ライブラリーを IBM MQ のインストールから見つけた場合、そのアプリケーションはそのシステムの任意のキュー・マネージャーに接続できます。1 つのインストール済み環境をプライマリーとして構成することで、アプリケーションがその IBM MQ インターフェース・ライブラリーを検出した場合に、アプリケーションが任意のキュー・マネージャーに接続できるようになります。

複数インストール環境でのアプリケーションの接続については、[複数のインストール環境でのアプリケーションの接続](#)を参照してください。

プライマリー・インストールをアンインストールした場合、プライマリー・インストールは自動的に変更されません。別のインストールをプライマリー・インストールにする場合は、**setmqinst** コマンドを使用して、手動でプライマリー・インストールを設定する必要があります。詳しくは、[26 ページの『プライマリー・インストールのアンインストール、アップグレード、および保守』](#)を参照してください。

関連概念

16 ページの『Multiplatforms でのインストール・ロケーション』

IBM MQ をデフォルトの場所にインストールできます。あるいは、インストール・プロセス中にカスタム・ロケーションにインストールすることもできます。IBM MQ のインストール場所は、`MQ_INSTALLATION_PATH` と呼ばれます。

18 ページの『AIX, Linux, and Windows での複数インストール環境』

AIX, Linux, and Windows では、1 つのシステムで複数の IBM MQ のコピーを持つことができます。

15 ページの『Multiplatforms でのインストールを計画する際の考慮事項』

IBM MQ をインストールする前に、インストールするコンポーネントとそのインストール場所を選択する必要があります。また、プラットフォーム固有の項目をいくつか選択する必要もあります。

15 ページの『AIX, Linux, and Windows でのインストール名』

AIX, Linux, and Windows 上の IBM MQ の各インストールには、インストール名と呼ばれる固有 ID があります。インストール名は、キュー・マネージャーや構成ファイルなどをインストールに関連付けるために使用されます。

関連タスク

[プライマリー・インストールの変更](#)

Linux **AIX** AIX and Linux 上のプライマリー・インストールへの外部ライブラリーおよび制御コマンド・リンク

AIX and Linux プラットフォームでは、プライマリー・インストールは、`/usr` ファイル・システムからのリンクが作成されるものです。ただし、現在、作成されるのは、以前のリリースで作成されたリンクのサブセットだけです。







`/usr/include` からどのインストール済み環境へのリンクも作成されません。外部ライブラリーおよび文書化された制御コマンドへのリンクのみが `/usr/lib` から作成されます。該当する場合は、`/usr/lib64` (外部ライブラリー) および `/usr/bin` (制御コマンド) が作成されます。


これらのコマンドを実行するには、以下の手順に従います。

1. 使用可能な IBM MQ インストール済み環境でコマンドの絶対パスを入力します。
2. `setmqenv` スクリプトを使用して、シェル環境を更新します。
3. IBM MQ インストール・ディレクトリーから `PATH` へ、手動で `bin` ディレクトリーを追加します。
4. **`setmqinst`** コマンドを `root` として実行して、既存の IBM MQ インストールの 1 つをプライマリー・インストールにします。

外部ライブラリー

リンクは、以下の外部ライブラリー (32 ビットと 64 ビットの両方) に作成されます。

- `libmqm`
- `libmqm_r`
- `libmqmxa`
- `libmqmxa_r`
- `libmqmax`
- `libmqmax_r`
- `libmqmcb`
- `libmqmcb_r`
- `libmqic`
- `libmqic_r`
- `libmqcxa`
- `libmqcxa_r`
- `libmqicb`
- `libmqicb_r`
- `libimqb23ia`
- `libimqb23ia_r`
- `libimqc23ia`
- `libimqc23ia_r`
- `libimqs23ia`
- `libimqs23ia_r`
- `libmqmzf`
- `libmqmzf_r`
-  `libimqb23ca`
-  `libimqb23ca_r`
-  `libimqc23ca`
-  `libimqc23ca_r`
-  `libimqs23ca`
-  `libimqs23ca_r`

 "ia" を含むライブラリーは XLC 16 コンパイラでビルドされており、"ca" を含むライブラリーは XLC 17 コンパイラでビルドされている。

次の 64 ビット専用ライブラリーもリンク先になります。

- `libmqmxa64`
- `libmqmxa64_r`

- libmqcxa64
- libmqcxa64_r

制御コマンド

以下の制御コマンドは、`/usr/bin` からリンクされています。

- addmqinf
- amqcrs6a
- amqcrsta
- amqmfscck
- crtmqinst
- dlrmqinst
- dspmqinst
- setmqinst
- crtmqcvx
- crtmqm
- dlrmqm
- dmpmqaut
- dmpmqlog
- dspmq
- dspmqaut
- dspmqcsv
- dspmqfls
- dspmqinf
- dspmqrte
- dspmqtrc
- dspmqtrn
- dspmqver
- endmqcsv
- endmqslr
- endmqm
- endmqtrc
- rcdmqimg
- rcrmqobj
- rmvmqinf
- rsvmqtrn
- runmqchi
- runmqchl
- runmqckm
- runmqdlq
- runmqslr
- runmqsc
- runmqtmc
- runmqtrm

- setmqaut
- setmqenv
- setmqm
- setmqprd
- strmqcsv
- strmqikm
- strmqm
- strmqtrc

関連概念

19 ページの『[AIX, Linux, and Windows でのプライマリー・インストール](#)』

IBM MQ (AIX, Linux, and Windows) の複数インストールをサポートするシステムにおいて、プライマリー・インストールとは IBM MQ システム全体が関係する場所が参照するインストールです。プライマリー・インストールはオプションですが、便利です。

26 ページの『[Windows 上のプライマリー・インストールでのみ使用できる機能](#)』

Windows オペレーティング・システム機能の一部は、プライマリー・インストールでのみ使用できます。この制約事項は、IBM MQ の複数のバージョンがインストールされているため、インターフェース・ライブラリーの中央登録で競合が発生していることに起因します。

Windows Windows 上のプライマリー・インストールでのみ使用できる機能

Windows オペレーティング・システム機能の一部は、プライマリー・インストールでのみ使用できます。この制約事項は、IBM MQ の複数のバージョンがインストールされているため、インターフェース・ライブラリーの中央登録で競合が発生していることに起因します。

.NET モニター

IBM MQ .NET モニターは、トランザクションおよび非トランザクションという 2 つの異なるモードで実行できます。トランザクション・モードでは、MSDTC トランザクション調整が使用され、.NET モニターが COM+ に登録されていることが必要です。1 次インストールからの .NET モニターは、COM+ で登録されている唯一の .NET モニターです。

非プライマリー・インストールでトランザクション・モードで .NET モニターの実行を試行すると、.NET モニターが MSDTC を使用してリスト化する際に障害が発生します。.NET モニターは、MQRC_INSTALLATION_MISMATCH エラーを受け取ります。その後、コンソール上に AMQ8377 エラー・メッセージが表示されます。

関連概念

19 ページの『[AIX, Linux, and Windows でのプライマリー・インストール](#)』

IBM MQ (AIX, Linux, and Windows) の複数インストールをサポートするシステムにおいて、プライマリー・インストールとは IBM MQ システム全体が関係する場所が参照するインストールです。プライマリー・インストールはオプションですが、便利です。

23 ページの『[AIX and Linux 上のプライマリー・インストールへの外部ライブラリーおよび制御コマンド・リンク](#)』

AIX and Linux プラットフォームでは、プライマリー・インストールは、/usr ファイル・システムからのリンクが作成されるものです。ただし、現在、作成されるのは、以前のリリースで作成されたリンクのサブセットだけです。

ALW プライマリー・インストールのアンインストール、アップグレード、および保守

すべてのプラットフォーム上で、プライマリー・インストールをアンインストールすると、そのインストールはプライマリー・インストールでなくなります。**setmqinst** コマンドを実行して、新しいプライマリー・インストールを選択する必要があります。Windows では、プライマリー・インストールを更新しても、そのインストールは引き続きプライマリー・インストールのままです。プライマリー・インストールにフィックスパックを適用しても、そのインストールは引き続きプライマリー・インストールのままです。

プライマリー・インストールのアンインストールまたはアップグレードがアプリケーションに与える影響についてご注意ください。アプリケーションが、別のインストールのリンケージ・ライブラリーに切り替えるために、プライマリー・インストールのリンケージ・ライブラリーを使用している場合があります。そのようなアプリケーションが実行されている場合、プライマリー・インストールをアンインストールできない可能性があります。そのアプリケーションの代わりにオペレーティング・システムが、プライマリー・インストールのリンク・ライブラリーをロックしている場合があります。プライマリー・インストールがアンインストールされると、プライマリー・インストールにリンクして必要な IBM MQ ライブラリーをロードするアプリケーションは開始できません。

これを解決するには、プライマリー・インストールをアンインストールする前に、プライマリー・インストールを別のインストールに切り替えておきます。以前のプライマリー・インストールをアンインストールする前に、それを介してリンクされているアプリケーションを停止し、その後再始動します。

Windows

Windows

プライマリー・インストールを更新する場合、更新手順の初期に、そのインストールがプライマリー・インストールでなくなります。更新手順が終了するまでに別のインストールがプライマリーに設定されなかった場合は、アップグレードされたインストールが再びプライマリーになります。

保守

プライマリー・インストールにフィックスパックを適用する場合、保守手順の初期に、そのインストールがプライマリー・インストールでなくなります。保守手順が終了するまでに別のインストールがプライマリーに設定されなかった場合は、アップグレードされたインストールが再びプライマリーになります。

関連概念

[19 ページの『AIX, Linux, and Windows でのプライマリー・インストール』](#)

IBM MQ (AIX, Linux, and Windows) の複数インストールをサポートするシステムにおいて、プライマリー・インストールとは IBM MQ システム全体が関係する場所が参照するインストールです。プライマリー・インストールはオプションですが、便利です。

関連タスク

[プライマリー・インストールの変更](#)

[313 ページの『IBM MQ への保守の適用』](#)

保守とは、取り消し可能な修正の適用のことです。キュー・マネージャー・データに対する変更は、すべて前のコード・レベルと互換性があります。

ALW

AIX, Linux, and Windows でのサーバー間リンク

サーバー間の検査を実行するには、2つのシステム間の通信リンクを確認する必要があります。この検査を実行する前に、通信プロトコルが両方のシステムでインストールおよび構成されていることを確認してください。

このトピックで取り上げる AIX, Linux, and Windows の検査タスクの例では、TCP/IP を使用しています。

サポート対象プラットフォームで使用する各種の通信プロトコルを以下にまとめます。

AIX

AIX

IBM MQ は、TCP および SNA の両方をサポートします。TCP を使用しない場合は、[AIX and Linux システムにおける通信のセットアップ](#)を参照してください。

Linux

Linux

IBM MQ for Linux は、すべての Linux プラットフォームで TCP をサポートしています。x86 プラットフォームおよび Power プラットフォームでは、SNA もサポートされます。これらのプラットフォームで SNA LU6.2 サポートを使用する場合、IBM Communications Server for Linux 6.2 が必要です。この Communications Server は PRPQ 製品として IBM から入手できます。詳細については、[Communications Server](#) を参照してください。

TCP を使用しない場合は、[AIX and Linux システムにおける通信のセットアップ](#)を参照してください。

Windows Windows

IBM MQ for Windows は、TCP、SNA、NetBios、および SPX をサポートしています。TCP を使用しない場合は、[Windows における通信のセットアップ](#)を参照してください。

関連タスク

53 ページの『[AIX での IBM MQ インストールの検査](#)』

このセクションのトピックでは、AIX システムで IBM MQ のサーバー・インストールまたはクライアント・インストールを検査する方法について説明します。

148 ページの『[Linux での IBM MQ インストールの検査](#)』

このセクションのトピックでは、Linux システムで IBM MQ のサーバー・インストールまたはクライアント・インストールを検査する方法について説明します。

236 ページの『[Windows での IBM MQ インストールの検査](#)』

このセクションのトピックでは、Windows システムで IBM MQ のサーバー・インストールまたはクライアント・インストールを検査する方法について説明します。

Windows Linux 再配布可能な IBM MQ クライアント

IBM MQ 再配布可能クライアントは、.zip ファイルまたは .tar ファイルで提供されるランタイム・ファイルの集合であり、再配布可能ライセンス条項に基づいてサード・パーティーに再配布できます。これにより、アプリケーションおよびアプリケーションが必要とするランタイム・ファイルを単一のパッケージで配布するための簡単な方法が提供されます。

再配布可能な IBM MQ クライアントの再頒布可能ライセンス条項については、[IBM MQ Redistributable Components](#) を参照してください。

IBM MQ 再配布可能クライアントとは

IBM MQ で提供される再配布可能クライアントは、非インストールで再配置可能イメージでもあります。再配布可能で非インストールのイメージの保守は、置き換えによって行われます。つまり、ランタイム・コンポーネントの新しいバージョンが出荷されたときに、それをダウンロードすることになります。

- 再配布可能クライアントには、環境の内部と外部の両方に、必要なランタイムをアプリケーションと共に配布するという意味が含まれています。
- 再配置可能クライアントには、ファイルを固定のデフォルトの場所ではなく他の場所に置くという意味が含まれています。例えば、/opt/ にインストールするのではなく /usr/local にインストールするなどです。
- 非インストールクライアントというのは、クライアント・ファイルを保存する必要がなく、それらのファイルを必要に応じてコピーできるということです。

IBM MQ 8.0.0 Fix Pack 4 以降、Linux x86-64 および Windows 64 ビット・プラットフォーム用にネイティブの再配布可能クライアント・ランタイム・ライブラリーが提供され、アプリケーションと必要な IBM MQ ランタイム・ライブラリーの両方を簡単に配布できるようになりました。プラットフォーム固有ではない 3 番目のパッケージには、Java/JMS アプリケーションに必要なランタイム・ファイルが含まれています。これには、アプリケーション・サーバーの下で実行される JMS アプリケーション用の IBM MQ リソース・アダプターが含まれます。

注：IBM MQ classes for JMS の再配置可能 JAR ファイルのバンドルに関する重要な考慮事項については、[IBM MQ classes for JMS のインストール内容](#)を参照してください。

再配布可能イメージに含まれるファイルを使用して、以下のクライアント・アプリケーションを実行できます。

- C、C++、および COBOL で記述された MQI を使用するネイティブの IBM MQ アプリケーション
- IBM MQ classes for Java および IBM MQ classes for JMS を使用する IBM MQ アプリケーション。
- **Windows** IBM MQ 完全管理および非管理の .NET クラスを使用します。

IBM MQ 9.1.0以降、再配布可能クライアントの一部としてXMS.NETが提供されます。XMS.NETには、IBM MQ .NET クライアント (amqmdnet.dll) が必要です。非管理対象モードを使用する場合は、amqmdnet.dll とともに IBM MQC クライアント・ライブラリーも必要です。

IBM MQ 9.1.0以降、Managed File Transfer Agent は個別の再配布可能コンポーネントとしてオプションで提供されています。tar パッケージとして Linux から、または zip パッケージとして Windows からダウンロード可能です。このオプションにより、開発者は Managed File Transfer Agent のダウンロード、構成、およびテストを行って、Agent が既存の Managed File Transfer 構成に確実に接続するようにしてから、構成済みのエージェント・バンドルを組織内の多くのユーザーに提供することができます。Managed File Transfer の仕組みをよく知らないユーザーでも、事前に構成されたエージェントをローカル環境に簡単にセットアップし、適切な IBM MQ ネットワークにすぐに接続することができます。ユーザーがファイルを転送するために IBM MQ をインストールする必要はありません。詳しくは、[Redistributable Managed File Transfer Agent](#) の構成を参照してください。

再配布可能クライアント・パッケージのダウンロード

再配布可能なクライアント・パッケージは、Fix Central からダウンロードできます。

- [IBM MQ 再配布可能クライアント](#)
- [IBM MQ 再配布可能 Managed File Transfer エージェント](#)

ファイルの名前は、ファイルの内容と相当する保守レベルを示しています。

V9R3M0 では、ネイティブの再配布可能クライアント・ランタイム・ライブラリーと JMS および Java のランタイム・ファイルのダウンロード可能パッケージが次のファイル名で用意されています。

Linux 長期サポート: **9.3.0 IBM MQ C redistributable client for Linux x86-64**
9.3.0.0-IBM-MQC-Redist-LinuxX64.tar.gz

Windows 長期サポート: **9.3.0 IBM MQ C および .NET 再配布可能クライアント (Windows x64 用)**
9.3.0.0-IBM-MQC-Redist-Win64.zip

長期サポート: **9.3.0 IBM MQ JMS および Java 再配布可能クライアント**
9.3.0.0-IBM-MQC-Redist-Java.zip

IBM MQ 9.3 では、Redistributable Managed File Transfer Agent のダウンロード可能パッケージが次のファイル名で用意されています。

Linux 長期サポート: **9.3.0 再配布可能 IBM MQ Managed File Transfer Agent for Linux X86-64**
9.3.0.0-IBM-MQFA-Redist-LinuxX64

Linux 長期サポート: **9.3.0 再配布可能 IBM MQ Managed File Transfer Agent for Linux on z Systems**
9.3.0.0-IBM-MQFA-Redist-LinuxS390X

Linux 長期サポート: **9.3.0 再配布可能 IBM MQ Managed File Transfer Agent for Linux PPC (リトル・エンディアン)**
9.3.0.0-IBM-MQFA-Redist-LinuxPPC64LE

Windows 長期サポート: **9.3.0 再配布可能 IBM MQ Managed File Transfer Agent for Windows x64**
9.3.0.0-IBM-MQFA-Redist-Win64

IBM IPLA 使用条件が IBM MQ 用に拡張されて、Fix Central からいくつかの追加のランタイム・ファイルをダウンロードできるようになっています。

注: これらのコンポーネントのアップグレードについては、「[Redistributable Managed File Transfer components のダウンロードおよび構成](#)」を参照してください。

関連概念

15 ページの『[Multiplatforms でのインストールを計画する際の考慮事項](#)』

IBM MQ をインストールする前に、インストールするコンポーネントとそのインストール場所を選択する必要があります。また、プラットフォーム固有の項目をいくつか選択する必要もあります。

16 ページの『[Multiplatforms でのインストール・ロケーション](#)』

IBM MQ をデフォルトの場所にインストールできます。あるいは、インストール・プロセス中にカスタム・ロケーションにインストールすることもできます。IBM MQ のインストール場所は、`MQ_INSTALLATION_PATH` と呼ばれます。

[145 ページの『再配布可能クライアント \(Linux\)』](#)

Linux x86-64 イメージは `LinuxX64.tar.gz` ファイルで出荷されます。

[234 ページの『再配布可能クライアント \(Windows\)』](#)

Windows 64- ビット・イメージは `Win64.zip` ファイルで出荷されます。

[235 ページの『.NET アプリケーション・ランタイム - Windows のみ』](#)

.NET アプリケーションを使用する際の考慮事項。

関連タスク

[Redistributable Managed File Transfer Agent の構成](#)

[Redistributable Managed File Transfer components のアップグレード](#)

Windows **Linux** 再配布可能クライアントの制限事項およびその他の考慮事項

Linux x86-64 用の IBM MQ C 再配布可能クライアントをインストールするとき、および Windows x64 パッケージ用の IBM MQ C および .NET 再配布可能クライアントをインストールするときには、いくつかの点を考慮する必要があります。

制限

IBM Global Security Kit (GSKit) オブジェクト

新規の GSKit オブジェクトは出荷されません。標準のインストールでも再配布可能クライアントでも、ランタイム・ファイルだけが用意されています。

IBM JRE

再配布可能クライアントと共に提供される IBM JRE はありません。

Java/JMS アプリケーションを実行する場合、独自のランタイム環境を準備する必要があります。アプリケーションを実行するための JRE は、現在の SOE 要件を満たしている必要があり、適用される制約や制限によって規制されます。

アプリケーションの開発

IBM MQ 9.2.0 より前では、アプリケーションの開発と配布をサポートする他のすべてのファイル (サンプル集、ヘッダー・ファイル、サンプル・ソース・コードなど) は、どの再配布可能クライアント・パッケージでも取得できないので (IBM MQ C 再配布可能クライアント・パッケージを含む)、再配布のためのライセンス交付を受けていません。IBM MQ アプリケーションを開発する必要がある場合でも、従来型のインストールを実行して、クライアント・アプリケーションの構築に必要な SDK ファイルを取得する必要があります。

IBM MQ 9.2.0 から、IBM MQ C 再配布可能クライアント・パッケージにこの制限が適用されなくなりました。IBM MQ 9.2.0 から、IBM MQ C 再配布可能クライアント・パッケージに、アプリケーションをビルドするために必要なエレメント (つまり、ヘッダー・ファイルとサンプル集) が含まれるようになりました。ただし、これらのパッケージには、引き続きサンプル・ソース・コードは含まれません。

Windows Windows C ランタイム・ライブラリー

使用するマシンにこれらのライブラリーが存在している場合もありますが、まだ存在していない場合は、以下の Microsoft C/C++ ランタイム・ライブラリーをダウンロードしてインストールする必要があります。

- Microsoft Visual C++ 再頒布可能パッケージ 2008
- Microsoft Visual C++ 再頒布可能パッケージ 2012

これらのライブラリーのそれぞれについての再配布可能ダウンロードのためのダウンロード用リンクは、[The latest supported Visual C++ downloads](#) にあります。

再配布可能 Java クライアントには、JMSAdmin ツールに関連するファイルは含まれません。

再配布可能 Java クライアントの解凍によってインストールされたクライアントには、JMSAdmin ツールやその前提条件の JAR ファイルである `fscontext.jar` および `providerutil.jar` が組み込まれていません。つまり、クライアントは、JMSAdmin ツールを持つ別のインストール済み環境によって

作成されたどのファイル・システム・コンテキスト (.bindings ファイル) にも接続できないことを意味します。

再配布可能 Java クライアントを使用して既存のファイル・システム・コンテキスト (.bindings ファイル) を使用する場合は、Maven から以下の前提条件 JAR ファイルを取得できます。

- <https://mvnrepository.com/artifact/com.sun.jndi/providerutil/1.2>
- <https://mvnrepository.com/artifact/com.sun.jndi/fscontext>

IBM MQ 9.2.0 Fix Pack 2 for Long Term Support および IBM MQ 9.2.2 for Continuous Delivery 以降、自己解凍型 JAR ファイル `version-IBM-MQ-Install-Java-All.jar` には、JMSAdmin ツールに関連するすべてのファイルが含まれています。詳細については、[IBM MQ classes for JMS を別途入手する方法](#)を参照してください。

アプリケーションを配布するためのファイルの選択

再配布可能クライアントによって bin ディレクトリーの下に **genmqpkg** という名前のスクリプト・ファイルが提供されます。**genmqpkg** スクリプトを使用して、ファイルの配布先となるアプリケーションの必要に合うように調整された、より小さいファイルのサブセットを生成できます。

このスクリプトを実行すると、IBM MQ アプリケーションのランタイム要件を判別するための一連の対話式 Yes または No の質問が表示されます。最後に、**genmqpkg** は、スクリプトが必要なディレクトリーとファイルを複製するための、新しいターゲット・ディレクトリーを指定するように要求します。

IBM MQ 9.2.0 以降、IBM MQ C 再配布可能クライアント・パッケージに同梱されている **genmqpkg** スクリプトには、ランタイムがアプリケーションをコンパイルするために SDK を必要とするかどうかを尋ねる追加の質問が含まれています。また、IBM MQ 9.2.0 以降、IBM MQ C 再配布可能クライアント・パッケージに対して、プログラムで回答を提供できます。すべての対話式プロンプトは、環境変数を設定して、バッチ・モードを示す `-b` フラグを指定してコマンドを実行することでバイパスできます。

重要: IBM サポートは、再配布可能クライアント・パッケージに含まれる、完全で無修正のファイルのセットだけを支援することができます。

ホーム・ディレクトリー

`${HOME}/.mqm` ディレクトリーは、未登録または未インストールのバージョンの IBM MQ、例えば再配布可能クライアントを使用する際に作成されます。

このディレクトリーは、**sun_path** の長さ内に収まるパスを使用して、IBM MQ がソケット・ファイルにアクセスする信頼性の高い方法を使用するよう作成されます。IBM MQ が HOME ディレクトリーに書き込むことができない場合は、エラー・メッセージが表示されます。

クラスパスの変更

dspmqver、**setmqenv**、および **crtmqenv** コマンドによって使用されるクラスパスにより、`com.ibm.mq.allclient.jar` および `com.ibm.mq.jakarta.client.jar` が、`com.ibm.mq.jar`、および `com.ibm.mqjms.jar` の直後に環境に追加されます。

IBM MQ classes for JMS または IBM MQ classes for Jakarta Messaging を使用するモジュラー・アプリケーション

V 9.3.2

IBM MQ classes for JMS および IBM MQ classes for Jakarta Messaging を使用するようにモジュラー・アプリケーションを構成することができます。これを行うには、アプリケーション内に適切なモジュールを必要とし、該当するディレクトリーを `module-path` に組み込みます。詳しくは、[IBM MQ classes for JMS または IBM MQ classes for Jakarta Messaging を使用するためのモジュラー・アプリケーションの構成](#)を参照してください。

その他の考慮事項

インストールされないクライアントのデフォルトのデータ・パスは、次のとおりです。

Linux **Linux x86-64**
\$HOME/IBM/MQ/data

Windows **Windows**
%HOMEDRIVE%\%HOMEPATH%\IBM\MQ\data

AIX and Linux システムでは、パスの長さにスペースが含まれてはなりません。

重要: 再配布可能クライアント・ランタイムと、フルインストールされた IBM MQ クライアントまたはサーバーとが異なる場所にインストールされている場合、それらは共存することができます。ただし、フルインストールされた IBM MQ と同じ場所に再配布可能イメージをアンパックすることは、サポートされていません。

Linux で、サポートされる CCSID 変換を定義するために使用される `ccsid.tbl` は、従来からエラー・ログ、トレース・ファイル、その他と共に `UserData` ディレクトリー構造内にあります。`UserData` ディレクトリー構造は再配布可能クライアントをアンパックすることによってデータが取り込まれるため、通常の場合でファイルが見つからない場合は、再配布可能クライアントがフォールバックして、インストール済み環境の `/lib` サブディレクトリー内のファイルが見つかるようになります。

dspmqver の出力例

Linux Linux 上の再配布可能クライアントからの **dspmqver** 出力の例:

```
Name: IBM MQ
Version: 8.0.0.4
Level: p800-804-L150909
BuildType: IKAP - (Production)
Platform: IBM MQ for Linux (x86-64 platform)
Mode: 64-bit
O/S: Linux 2.6.32.59-0.7-default
InstName: MQNI08000004
InstDesc: IBM MQ V8.0.0.4 (Redistributable)
Primary: No
InstPath: /Development/johndoe/unzip/unpack
DataPath: /u/johndoe/IBM/MQ/data
MaxCmdLevel: 802
```

Windows Windows 上の再配布可能クライアントからの **dspmqver** 出力の例:

```
Name: IBM MQ
Version: 8.0.0.4
Level: p800-804-L150909
BuildType: IKAP - (Production)
Platform: IBM MQ for Windows (x64 platform)
Mode: 64-bit
O/S: Windows 7 Professional x64 Edition, Build 7601: SP1
InstName: MQNI08000004
InstDesc: IBM MQ V8.0.0.4 (Redistributable)
Primary: No
InstPath: C:\Users\johndoe\Desktop\Redist
DataPath: C:\Users\johndoe\IBM\MQ\data
MaxCmdLevel: 802
```

関連概念

[28 ページの『再配布可能な IBM MQ クライアント』](#)

IBM MQ 再配布可能クライアントは、`.zip` ファイルまたは `.tar` ファイルで提供されるランタイム・ファイルの集合であり、再配布可能ライセンス条項に基づいてサード・パーティーに再配布できます。これにより、アプリケーションおよびアプリケーションが必要とするランタイム・ファイルを単一のパッケージで配布するための簡単な方法が提供されます。

[235 ページの『.NET アプリケーション・ランタイム - Windows のみ』](#)

.NET アプリケーションを使用する際の考慮事項。

Linux IBM MQ 非インストール・イメージ

IBM MQ 非インストール・イメージは、IBM MQ 製品を tar.gz フォーマットで提供します。このフォーマットは unzip 可能で、これ以上のインストール・ステップはありません。IBM MQ のこのパッケージ化の目的は、コンテナ・イメージの作成に使用できる形式で IBM MQ 製品を提供することです。

注: これらのパッケージは、コンテナ・イメージをビルドするためにのみ提供されており、その他のユース・ケースではサポートされません。

これらのパッケージのコピーは、Linux x86-64、Linux on IBM Z、および Linux on PPCLE の Developer ライセンス条項、Non-Production ライセンス条項、および Production ライセンス条項と共に提供されます。[Github mq-container プロジェクト](#) は、これらのパッケージを使用してコンテナ・イメージをビルドする方法に関する資料を含む作業例です。これは、Apache V2 ライセンスで使用可能になり、お客様独自の目的のためにコピーしてカスタマイズすることができます。

パッケージをダウンロードするには、[IBM MQ 「ダウンロード」](#) にアクセスし、IBM MQ リリース固有のダウンロード文書へのリンクに従います。実動パッケージと非実動パッケージは IBM Fix Central 上にあり、Developer パッケージは IBM ダウンロード上にあります。

インストール可能 IBM MQ パッケージと非インストール DB2 パッケージの主な相違点は、以下のとおりです。

セキュリティ

- キュー・マネージャーを開始するユーザーは、キュー・マネージャーを実行しているユーザーになります。
- キュー・マネージャーを開始するユーザーの 1 次グループは、「mqm」ではなく管理グループと見なされます。
- IBM MQ 実行可能ファイルに setuid がありません。IBM MQ 実行可能ファイルは、非 root ユーザーとして実行する必要があります。
- ローカル・ユーザー資格情報を使用して着信 IBM MQ クライアント・ユーザーを認証することはできなくなりました。IBM MQ は、このオペレーティング・システム情報へのアクセスを許可されていないため、LDAP/UserExternal 許可のみを使用できます。

インストール

(OpenShift で IBM MQ Operator を使用している場合、これは IBM MQ Operator によって透過的に処理されます。)

インストーラー・テクノロジーは使用されません。

- インストール済み環境がオペレーティング・システムに登録されていません。
- 初期データ・ディレクトリ構造は存在しないため、<MQ_INSTALLATION_PATH>/bin/crtmqmdir -a -f を使用して作成する必要があります。

製品データ・ディレクトリは、/var/mqm ではなく、実行中のユーザーのホーム・ディレクトリ内にあります。MQ_OVERRIDE_DATA_PATH 環境変数を使用して、データ・パスのデフォルト・ディレクトリを変更できます。

注: ディレクトリは自動的に作成されないため、最初にディレクトリを作成する必要があります。

setmqenv コマンドを使用すると、現行のコマンド環境を初期化して、パッケージの処理を容易にすることができます。

関連資料

[setmqenv \(IBM MQ 環境の設定\)](#)

AIX での IBM MQ のインストールおよびアンインストール

AIX システム上の IBM MQ のインストールに関連するインストール・タスクは、このセクションにまとめられています。

このタスクについて

インストールの準備、および IBM MQ コンポーネントのインストールを行うには、以下のタスクを実行します。

IBM MQ をアンインストールする方法については、[62 ページの『AIX での IBM MQ のアンインストールまたは変更』](#)を参照してください。

製品のフィックスまたは更新が使用可能になっている場合は、[313 ページの『IBM MQ への保守の適用』](#)を参照してください。

手順

1. システム要件を確認します。
[37 ページの『AIX の場合の要件の確認』](#)を参照してください。
2. インストールの計画を立てます。
 - 計画のプロセスで、どのコンポーネントをどこにインストールするかを選択する必要があります。
[34 ページの『AIX システム用の IBM MQ コンポーネント』](#)を参照してください。
 - また、プラットフォーム固有の項目をいくつか選択する必要もあります。[39 ページの『AIX への IBM MQ のインストールの計画』](#)を参照してください。
3. IBM MQ のインストールに向けてシステムを準備します。
[40 ページの『AIX でのシステムの準備』](#)を参照してください。
4. IBM MQ サーバーをインストールします。
[44 ページの『AIX への IBM MQ サーバーのインストール』](#)を参照してください。
5. オプション: IBM MQ クライアントをインストールします。
[50 ページの『AIX への IBM MQ クライアントのインストール』](#)を参照してください。
6. インストールを検査します。[53 ページの『AIX での IBM MQ インストールの検査』](#)を参照してください。

AIX

AIX システム用の IBM MQ コンポーネント

IBM MQ のインストール時に必要なコンポーネントを選択することができます。

重要: IBM MQ を購入するたびにインストールする資格が付与される内容について詳しくは、[IBM MQ ライセンス情報を参照してください](#)。

AIX では、IBM MQ の各コンポーネントはファイル・セットで表されます。[34 ページの表 4](#)に、IBM MQ サーバーまたはクライアントを AIX システムにインストールするときに使用できるファイル・セットを示します。

コンポーネント	説明	サーバー・メディア	クライアント・メディア	ファイル・セット名
のランタイム	サーバーとクライアントの両方のインストールに共通なファイルを含んでいます。 注: このコンポーネントをインストールする必要があります。	✓	✓	mqm.base.runtime

表 4. AIX システム用の IBM MQ ファイルセット (続き)

コンポーネント	説明	サー バー・ メデ ィア	クラ イア ント・ メデ ィア	ファイル・セット名
サーバー	サーバーを使用し、システムでキュー・マネージャーを実行したり、ネットワークを介して他のシステムに接続したりできます。アプリケーションにメッセージングおよびキューイング・サービスを提供し、IBM MQ クライアント接続をサポートします。	✓		mqm.server.rte
標準クライアント	IBM MQ MQI client は、IBM MQ の小さなサブセットで、キュー・マネージャーを持ちません。このクライアントは、他の (サーバー) システム上にあるキュー・マネージャーおよびキューを使用します。クライアントは、インストールされているシステムが、完全なサーバー・バージョンの IBM MQ が稼働している別のシステムに接続されている場合にのみ使用できます。このクライアントとサーバーは、必要であれば同じシステム上に置くことができます。	✓	✓	mqm.client.rte
SDK	SDK は、アプリケーションのコンパイルに必要です。これには、サンプル・ソース・ファイルとバインディング (.H、.LIB、.DLL ファイルなど) が含まれています。これらのファイルは、IBM MQ で実行するアプリケーションを開発するために必要です。	✓	✓	mqm.base.sdk
サンプル・プログラム	サンプル・アプリケーション・プログラムは、検査手順を使用して IBM MQ インストールを調べる場合に必要です。	✓	✓	mqm.base.samples
Java メッセージング	Java を使用したメッセージングに必要なファイル (Java Message Service を含む)。	✓	✓	mqm.java.rte
マニュアル・ページ	AIX マニュアル・ページ、U.S. English: 制御コマンド MQI 呼び出し MQSC コマンド	✓	✓	mqm.man.en_US.data
JavaJRE	Java で記述された IBM MQ の部分で使用される Java Runtime 環境。	✓	✓	mqm.jre.rte
メッセージ・カタログ	使用可能な言語については、この後の メッセージ・カタログ表 を参照してください。	✓	✓	
IBM Global Security Kit (GSKit)	GSKit 8 証明書および TLS、基本ランタイム。	✓	✓	mqm.gskit.rte

表 4. AIX システム用の IBM MQ ファイルセット (続き)

コンポーネント	説明	サー バー・ メデ ィア	クラ イア ント・ メデ ィア	ファイル・セット名
Telemetry サービス	<p>MQ Telemetry は、IBM MQ Telemetry Transport (MQTT) プロトコルを使用する Internet Of Things (IOT) デバイス (リモート・センサー、アクチュエーター、テレメトリー装置) の接続をサポートします。テレメトリー (MQXR) サービスを使用すると、キュー・マネージャーは MQTT サーバーとして機能し、MQTT クライアント・アプリケーションと通信することができます。</p> <p>MQTT クライアントのセットは、Eclipse Paho ダウンロード・ページから入手できます。これらのサンプル・クライアントは、IOT デバイスが MQTT サーバーとの通信に使用する独自の MQTT クライアント・アプリケーションを作成するのに役立ちます。</p> <p>267 ページの『MQ Telemetry のインストールの注意点』も参照してください。</p>	✓		mqm.xr.service
Managed File Transfer	<p>MQ Managed File Transfer は、ファイルのサイズや使用するオペレーティング・システムにかかわらず、システム間のファイル転送を管理下に置いて実行できます。監査も可能です。各コンポーネントの機能については、262 ページの『Managed File Transfer 製品のオプション』を参照してください。</p>	✓		mqm.ft.agent mqm.ft.base mqm.ft.logger mqm.ft.service mqm.ft.tools
Advanced Message Security	<p>末端のアプリケーションに影響を与えることなく、IBM MQ ネットワークを流れる機密データを高い水準で保護します。このコンポーネントを、保護対象のキューをホストするすべての IBM MQ インストールにインストールする必要があります。</p> <p>Java クライアント接続のみを使用している場合を除き、保護されたキューとの間でメッセージの書き込みまたは取得を行うプログラムによって使用される IBM MQ インストール済み環境には、GSKit コンポーネントをインストールする必要があります。</p> <p>このコンポーネントをインストールするには、Java JRE コンポーネントをインストールする必要があります。</p>	✓		mqm.ams.rte

表 4. AIX システム用の IBM MQ ファイルセット (続き)

コンポーネント	説明	サー バー・ メデ ィア	クラ イア ント・ メデ ィア	ファイル・セット名
AMQP サービス	このコンポーネントをインストールして、AMQP チャネルを使用可能にします。AMQP チャネルは AMQP 1.0 API をサポートします。AMQP チャネルを使用して、AMQP アプリケーションに、IBM MQ によって提供されるエンタープライズ・レベルのメッセージング機能へのアクセス権限を付与できます。	✓		mqm.amqp.rte
REST API およ びコンソール	REST API および IBM MQ Console を使用して IBM MQ の HTTP ベースの管理を追加します。	✓		mqm.web.rte

表 5. AIX システム用の IBM MQ メッセージ・カタログ

メッセージ・カタログ言語	コンポーネント名
ブラジル・ポルトガル語	mqm.msg.pt_BR
チェコ語	mqm.msg.cs_CZ
フランス語	mqm.msg.fr_FR
ドイツ語	mqm.msg.de_DE
ハンガリー語	mqm.msg.hu_HU
イタリア語	mqm.msg.it_IT
日本語	mqm.msg.ja_JP, mqm.msg.Ja_JP
韓国語	mqm.msg.ko_KR
ポーランド語	mqm.msg.pl_PL
ロシア語	mqm.msg.ru_RU
スペイン語	mqm.msg.es_ES
中国語 (簡体字)	mqm.msg.zh_CN, mqm.msg.Zh_CN
中国語 (繁体字)	mqm.msg.zh_TW, mqm.msg.Zh_TW
U.S. 英語	mqm.msg.en_US

関連概念

6 ページの『[IBM MQ のコンポーネントと機能](#)』

IBM MQ のインストール時に必要なコンポーネントまたは機能を選択することができます。

15 ページの『[Multiplatforms でのインストールを計画する際の考慮事項](#)』

IBM MQ をインストールする前に、インストールするコンポーネントとそのインストール場所を選択する必要があります。また、プラットフォーム固有の項目をいくつか選択する必要があります。

AIX AIX の場合の要件の確認

IBM MQ を AIX にインストールする前に、最新情報とシステム要件を確認する必要があります。

このタスクについて

システム要件を確認するために実行する必要がある作業の要約が、詳細情報へのリンクと共にこのセクションにリストされています。

手順

1. ハードウェアとソフトウェアの要件を含め、最新の情報を入手しているかどうか確認してください。
[9 ページの『製品の要件とサポート情報を確認できる場所』](#)を参照してください。
2. 使用しているシステムが AIX の場合の初期のハードウェア要件とソフトウェア要件を満たしていることを確認します。
[38 ページの『AIX システムでのハードウェア要件とソフトウェア要件』](#)を参照してください。
3. インストールに十分なディスク・スペースがシステムにあることを確認します。
[ディスク・スペースの要件](#)を参照してください。
4. 正しいライセンスを所有していることを確認します。
[8 ページの『ライセンス要件』](#)と [IBM MQ のライセンス情報](#)を参照してください。

次のタスク

以上の作業が完了すると、インストールのためにシステムの準備を開始する用意が整います。IBM MQ をインストールする次の手順については、[40 ページの『AIX でのシステムの準備』](#)を参照してください。

関連概念

[6 ページの『IBM MQ のインストールの概要』](#)

IBM MQ のインストールに関する概念や考慮事項の概要です。それぞれのサポート対象プラットフォームでの IBM MQ のインストール、検証、アンインストールの方法を説明するためのリンクもあります。

関連タスク

[313 ページの『IBM MQ への保守の適用』](#)

保守とは、取り消し可能な修正の適用のことです。キュー・マネージャー・データに対する変更は、すべて前のコード・レベルと互換性があります。

AIX

AIX システムでのハードウェア要件とソフトウェア要件

IBM MQ をインストールする前に、インストール対象となる特定のコンポーネントに関するハードウェア要件とオペレーティング・システム・ソフトウェア要件をシステムが満たしているかどうか確認してください。

ハードウェア要件とソフトウェア要件については、[IBM MQ のシステム要件](#)を参照してください。

ホスト名

IBM MQ は、スペースを含むホスト名をサポートしていません。ホスト名にスペースが入っているシステムに IBM MQ をインストールすると、キュー・マネージャーを作成できなくなります。

32 ビット・クライアントのサポート



重要: IBM MQ 9.0.0 以降、個別の 32 ビットのクライアント・インストール・パッケージはありません。クライアント・インストール・パッケージと再配布可能なクライアントには、32 ビットと 64 ビットの両方の IBM MQ クライアント・ライブラリーが含まれています。含まれている 32 ビット・ライブラリーは、サポートされている (32 ビット・サポートがオペレーティング・システムによって提供されている) プラットフォーム上の 32 ビット・アプリケーションで使用できます。

Java Message Service

JM 3.0

V9.3.0

V9.3.0

IBM MQ 9.3.0 以降、新規アプリケーションの開発のために Jakarta Messaging 3.0 がサポートされるようになりました。IBM MQ 9.3.0 は、既存のアプリケーションに対して JMS 2.0 を引き続きサポートします。同じアプリケーションで JMS 2.0 API と Jakarta Messaging 3.0 API の両方を使用することはサポートされていません。

Java 8 は IBM MQ 9.0 にバンドルされていますが、クライアント・コンポーネントは Java 7 互換性フラグをオンにして構築されています。

開発には JDK が必要であり、実行には JRE が必要です。JRE は IBM MQ と共にインストールされる JRE である必要はありませんが、サポート対象リストの中のいずれかでなければなりません。

サポートされている JDK のリストについては、[IBM MQ のシステム要件](#)を参照してください。

次のコマンドを使用して、インストールされているバージョンを確認できます。

```
java -version
```

Transport Layer Security (TLS)

TLS サポートを使用したい場合は、IBM Global Security Kit (GSKit)バージョン 8 パッケージが必要です。このパッケージは、インストール可能なコンポーネントの 1 つとして IBM MQ に用意されています。

AIX での Unicode サポート

ご使用のシステムでデータを Unicode との間で変換する必要がある場合は、以下のファイル・セットをインストールしなければなりません。

```
bos.iconv.ucs.com Unicode converters for AIX sets
bos.iconv.ucs.ebcdic Unicode converters for EBCDIC sets
bos.iconv.ucs.pc Unicode converters for PC sets
```

AIX

AIX への IBM MQ のインストールの計画

AIX に IBM MQ をインストールする前に、インストールするコンポーネントとそのインストール先を選択する必要があります。また、プラットフォーム固有の項目をいくつか選択する必要もあります。

このタスクについて

以下のステップでは、AIX への IBM MQ のインストールの計画に役立つ追加情報へのリンクを提供します。

計画時に、IBM MQ のインストールを計画している対象プラットフォームのハードウェア要件とソフトウェア要件を必ず確認してください。詳しくは、[37 ページの『AIX の場合の要件の確認』](#)を参照してください。

手順

- インストールする IBM MQ のコンポーネントと機能を決めます。
[6 ページの『IBM MQ のコンポーネントと機能』](#) および [10 ページの『ダウンロード可能なインストール・イメージの入手先』](#) を参照してください。
重要: インストールするコンポーネントのための、1 つまたは複数の適正なライセンスを企業が所有していることを確認してください。詳しくは、[8 ページの『ライセンス要件』](#) および [IBM MQ ライセンス情報](#)を参照してください。
- インストールの命名オプションを検討します。
場合によっては、デフォルト名の代わりに使用するインストール名を選択できます。[15 ページの『AIX, Linux, and Windows でのインストール名』](#) を参照してください。
- IBM MQ のインストール場所の選択に関連したオプションや制約事項を検討します。
詳細については、[16 ページの『Multiplatforms でのインストール・ロケーション』](#)を参照してください。
- IBM MQ の複数コピーをインストールする計画を立てている場合は、[18 ページの『AIX, Linux, and Windows での複数インストール環境』](#)を参照してください。

- 1次インストールが既にある場合や、1次インストールの配置を計画している場合は、[19 ページの『AIX, Linux, and Windows でのプライマリー・インストール』](#)を参照してください。
- 使用を予定している両方のシステムで、サーバー間の検査に必要な通信プロトコルのインストールと構成が済んでいることを確認してください。
詳細については、[27 ページの『AIX, Linux, and Windows でのサーバー間リンク』](#)を参照してください。

AIX AIX でのシステムの準備

AIX システムでは、IBM MQ をインストールする前にいくつかのタスクを完了させることが必要な場合があります。インストールの目的によっては、他の作業を完了することも必要な場合があります。

このタスクについて

以下に、システムを準備してインストールするために実行する作業をリストします。インストールの前に、使用中のプラットフォームに適した作業を完了してください。

手順

1. mqm という名前のユーザー ID と mqm という 1 次グループをセットアップします。
[40 ページの『AIX でのユーザーとグループのセットアップ』](#)を参照してください。
注：グループ mqm またはユーザー mqm (あるいはその両方) が存在しない場合、製品のインストール時に、インストーラーによって、/var/mqm のホーム・ディレクトリーを持つグループ mqm およびユーザー mqm が作成されます。
2. 製品コードと作業データの両方を保存するためのファイル・システムを作成します。[42 ページの『AIX でのファイル・システムの作成』](#)を参照してください。
3. ご使用の AIX システムに必要な追加設定を構成します。
[43 ページの『オペレーティング・システムの構成と調整 \(AIX\)』](#)を参照してください。

次のタスク

システムを準備するための作業が完了すると、IBM MQ のインストールを開始する用意が整います。サーバーをインストールする場合は、[44 ページの『AIX への IBM MQ サーバーのインストール』](#)を参照してください。クライアントをインストールする場合は、[50 ページの『AIX への IBM MQ クライアントのインストール』](#)を参照してください。

関連タスク

計画

[309 ページの『IBM MQ の保守およびマイグレーション』](#)

IBM MQ では、保守、アップグレード、マイグレーションという 3 つの言葉に別々の意味があります。ここでは、それぞれの言葉の定義を示します。以下の各セクションでは、マイグレーションに関連したさまざまな概念を説明した後に、各種の必要なタスクを取り上げます。プラットフォーム固有のタスクが必要な場合もあります。

[313 ページの『IBM MQ への保守の適用』](#)

保守とは、取り消し可能な修正の適用のことです。キュー・マネージャー・データに対する変更は、すべて前のコード・レベルと互換性があります。

AIX AIX でのユーザーとグループのセットアップ

AIX システムでは、IBM MQ は名前が mqm のユーザー ID と、プライマリー・グループの mqm が必要です。インストール後、製品と関連するリソースが入っているディレクトリーおよびファイルは、mqm ユーザー ID が所有します。

ユーザー ID とグループの作成

mqm グループに、mqm ユーザーの 1 次グループを設定します。

注: グループ mqm またはユーザー mqm (あるいはその両方) が存在しない場合、製品のインストール時に、インストーラーによって、`/var/mqm` のホーム・ディレクトリーを持つグループ mqm およびユーザー mqm が作成されます。

複数のシステム上に IBM MQ をインストールする場合、mqm の各 UID および GID の値がすべてのシステム上で同じになるようにすることができます。複数インスタンス・キュー・マネージャーの構成を計画している場合は、システム間で UID および GID の値が必ず同じでなければなりません。また、UID と GID の値が仮想化シナリオにおいて同じになるようにすることも重要です。

システム管理インターフェース・ツール (smit) を使用できますが、これを使用するには root 権限が必要です。

1. mqm グループを作成するには、必要なウィンドウを次の順序で表示します。

```
Security & Users
Groups
Add a Group
```

名前フィールドは mqm に設定します。

2. ユーザー mqm を作成するには、必要なウィンドウを次の順序で表示します。

```
Security & Users
Users
Add a User
```

ユーザー名フィールドは mqm に設定します。

3. 新規ユーザー ID にパスワードを追加するには、必要なウィンドウを次の順序で表示します。

```
Security & Users
Passwords
Change a User's Password
```

必要に応じてパスワードを設定します。

グループへの既存のユーザー ID の追加

管理コマンド、例えば `crtmqm` (キュー・マネージャーの作成) または `strmqm` (キュー・マネージャーの開始) を実行するためには、ユーザー ID が mqm グループのメンバーでなければなりません。このユーザー ID を 12 文字より長くすることはできません。

キュー・マネージャーを使用するアプリケーションを実行するために、mqm グループ権限は必要ありません。この権限は管理コマンドを使用する場合にのみ必要です。

smit を使用して、既存のユーザー ID を mqm グループに追加できます。次のシーケンスを使用して、必要なメニューを表示します。

```
Security & Users
Users
Change / Show Characteristics of a User
```

ユーザーの名前を「ユーザー名」フィールドに入力し、**Enter** キーを押します。mqm を **Group SET (グループ SET)** フィールドに追加します。これは、ユーザーが所属するグループのコンマ区切りリストです。ユーザーは、1 次グループを mqm に設定する必要はありません。mqm がグループのセットにあれば、管理コマンドを使用できます。

MQ Telemetry サービスによって作成されるログ・ファイル

キュー・マネージャーを作成したユーザー ID の `umask` 設定により、そのキュー・マネージャーに生成される Telemetry ログ・ファイルの許可が決定されます。ただし、ログ・ファイルの所有権は、mqm に設定されます。

関連概念

42 ページの『[AIX でのファイル・システムの作成](#)』

IBM MQ をインストールする前に、必要に応じて製品コードと作業データの両方を保存するためのファイル・システムを作成する必要があります。これらのファイル・システムには、最小ストレージ要件があります。製品コードのデフォルトのインストール・ディレクトリーは、インストール時に変更できますが、作業データの場所は変更できません。

106 ページの『[オペレーティング・システムの構成と調整 \(Linux\)](#)』

このトピックは、Linux システムで IBM MQ を構成する場合に使用します。

関連タスク

43 ページの『[オペレーティング・システムの構成と調整 \(AIX\)](#)』

AIX システムに IBM MQ をインストールする場合、いくつかの追加設定を構成する必要があります。

AIX AIX でのファイル・システムの作成

IBM MQ をインストールする前に、必要に応じて製品コードと作業データの両方を保存するためのファイル・システムを作成する必要があります。これらのファイル・システムには、最小ストレージ要件があります。製品コードのデフォルトのインストール・ディレクトリーは、インストール時に変更できますが、作業データの場所は変更できません。

サーバー・インストール用のファイル・システムのサイズの決定

`/var/mqm` ファイル・システムのサーバー・インストールのサイズを判断するには、以下の点を考慮してください。

- システム内で同時に発生するメッセージの最大数。
- メッセージが大量に発生する不測の事態 (システムに問題が発生した場合)。
- メッセージ・データの平均サイズにメッセージ・ヘッダーのサイズ (500 バイト) を加えたもの。
- キューの数。
- ログ・ファイルとエラー・メッセージのサイズ。
- `/var/mqm/trace` ディレクトリーに書き込まれるトレースの量。

IBM MQ のストレージ要件は、インストールするコンポーネント、および必要なワークスペース量によっても異なります。詳しくは、[ディスク・スペースの要件](#)を参照してください。

作業データ用のファイル・システムの作成

IBM MQ をインストールする前に、グループ `mqm` 内のユーザー `mqm` が所有する `/var/mqm` というファイル・システムを作成してマウントします。40 ページの『[AIX でのユーザーとグループのセットアップ](#)』を参照してください。このファイル・システムは、システム上での IBM MQ のすべてのインストールで使用されます。可能な場合、IBM MQ データに対しては、別個のボリュームを使う区画ストラテジーを使用してください。これによって、大量の IBM MQ 作業が発生しても、他のシステム・アクティビティーは影響を受けません。ディレクトリー権限を構成して、`mqm` ユーザーに全制御を許可してください (例えばファイル・モード 755)。その後、キュー・マネージャーで必要とされる権限に一致するよう、これらの権限が IBM MQ インストール中に更新されます。

エラーおよびログ用に個別のファイル・システムを作成する

また、ログ・データ用 (`/var/mqm/log`) とエラー・ファイル用 (`/var/mqm/errors`) に別個のファイル・システムを作成することもできます。可能な場合は、これらのディレクトリーをキュー・マネージャー・データ (`/var/mqm/qmgrs`) と、それぞれと異なる物理ディスクに配置してください。

別個のファイル・システムを作成する場合は、`/var/mqm/errors` ディレクトリーを NFS マウントすることができます。ただし、NFS マウント `/var/mqm/errors` を選択すると、ネットワークに障害が発生した場合にエラー・ログが失われることがあります。

以下の個別のファイル・システムを使用することで、キュー・マネージャーの安定性が確保できます。

- /var/mqm/errors
- /var/mqm/trace
- /var/mqm/qmgrs
- /var/mqm/log

/var/mqm/errors の場合、このディレクトリーが大量のデータを受け取ることはめったにありません。しかし、IBM MQ が .FDC ファイルに大量の診断情報を書き込むことにつながる重大なシステム上の問題がある場合は特に、これが見られることがあります。 /var/mqm/trace の場合、**strmqtrc** を使用して IBM MQ のトレースを開始する場合にのみ、ここにファイルが書き込まれます。

以下をそれぞれ別のディスクに配置することで、通常の IBM MQ 操作 (持続メッセージの同期点、MQGET、MQPUT など) のパフォーマンスを向上させることができます。

- /var/mqm/qmgrs
- /var/mqm/log

まれに問題判別のために IBM MQ システムをトレースする必要がある場合は、/var/mqm/trace ファイル・システムを別のディスクに配置することにより、パフォーマンスへの影響を軽減することができます。

別個のファイル・システムを作成する場合は、最低でも /var/mqm に 30 MB、/var/mqm/log に 100 MB、/var/mqm/errors に 10 MB のストレージが必要です。 /var/mqm/log の 100 MB のストレージ最小要件は、単一のキュー・マネージャーに絶対に必要な最小値であり、推奨値ではありません。ファイル・システムのサイズは、使用する予定のキュー・マネージャーの数、ログ・ファイルごとのページ数、およびキュー・マネージャーごとのログ・ファイル数に従って増減する必要があります。

ファイル・システムの詳細については、[ファイル・システムのサポート](#)を参照してください。

ログ・ファイルのサイズは、使用するログの設定によって異なります。最小サイズは、デフォルト設定を使用している循環ロギングの場合のものです。ログのサイズの詳細については、[ログのサイズの計算](#)を参照してください。

関連概念

40 ページの『[AIX でのユーザーとグループのセットアップ](#)』

AIX システムでは、IBM MQ は名前が mqm のユーザー ID と、プライマリー・グループの mqm が必要です。インストール後、製品と関連するリソースが入っているディレクトリーおよびファイルは、mqm ユーザー ID が所有します。

関連タスク

43 ページの『[オペレーティング・システムの構成と調整 \(AIX\)](#)』

AIX システムに IBM MQ をインストールする場合、いくつかの追加設定を構成する必要があります。

オペレーティング・システムの構成と調整 (AIX)

AIX システムに IBM MQ をインストールする場合、いくつかの追加設定を構成する必要があります。

このタスクについて

AIX システムに IBM MQ をインストールする場合は、以下のオペレーティング・システム設定を構成する必要があります。

- ファイル記述子
- システム・リソース制限

手順

- ファイル記述子の数に関する処理限界を大きくします。

エージェント・プロセスなどのマルチスレッド・プロセスを実行しているときに、ファイル記述子のソフト限界に達することがあります。限界に達すると、IBM MQ の理由コード MQRC_UNEXPECTED_ERROR (2195) が生成されます。十分なファイル記述子がある場合は、IBM MQ FFST ファイルが作成されます。

この問題を回避するには、ファイル記述子の数に関する処理限界を大きくします。nofiles 属性を /etc/security/limits で mqm ユーザー ID に対して 10,000 に、またはデフォルトのスタンプで変更する必要があります。ファイル記述子の数を変更するには、以下の手順を行います。

- a) mqm として実行されているプロセスで使用可能なファイル記述子の最大数を確認します。

```
lsuser -a nofiles mqm
```

- b) 値を少なくとも 10240 に設定します。

```
chuser nofiles=10240 mqm  
chuser nofiles_hard=10240 mqm
```

- コマンド・プロンプトで以下のコマンドを使用して、データ・セグメントおよびスタック・セグメントのシステム・リソース限界を無制限に設定します。

```
ulimit -d unlimited  
ulimit -s unlimited
```



重要: root 以外の mqm ユーザー ID では、値 unlimited が許可されない可能性があります。

次のタスク

mqconfig コマンドを使用してシステム構成を確認できます。

高負荷時には、IBM MQ は仮想メモリー (スワップ・スペース) を使用できます。仮想メモリーが満杯になると、IBM MQ プロセスが失敗したり不安定になったりして、システムに影響を及ぼす可能性があります。

この状態を回避するために、IBM MQ 管理者は、オペレーティング・システムのガイドラインで指定されている十分な仮想メモリーがシステムに割り振られていることを確認してください。

システムの構成の詳細については、[How to configure AIX and Linux systems for IBM MQ](#) を参照してください。

関連概念

40 ページの『[AIX でのユーザーとグループのセットアップ](#)』

AIX システムでは、IBM MQ は名前が mqm のユーザー ID と、プライマリー・グループの mqm が必要です。インストール後、製品と関連するリソースが入っているディレクトリーおよびファイルは、mqm ユーザー ID が所有します。

42 ページの『[AIX でのファイル・システムの作成](#)』

IBM MQ をインストールする前に、必要に応じて製品コードと作業データの両方を保存するためのファイル・システムを作成する必要があります。これらのファイル・システムには、最小ストレージ要件があります。製品コードのデフォルトのインストール・ディレクトリーは、インストール時に変更できますが、作業データの場所は変更できません。

AIX

AIX への IBM MQ サーバーのインストール

対話式またはサイレント方式のいずれかで IBM MQ サーバーを AIX にインストールできます。

始める前に

- インストール手順を開始する前に、40 ページの『[AIX でのシステムの準備](#)』で説明されている必要な手順が完了していることを確認してください。
- IBM MQ は共有および専用の両方のファイル・システムでシステム・ワークロード・パーティション (WPAR) にインストールできます。専用ファイル・システムへのインストールの場合は、このトピックで概説される手順を使用して、IBM MQ をシステム WPAR に直接インストールできます。共有 /usr ファイル・システムには、次のような制限があります。
 - **dspmqinst** および **dspmqver** コマンドは、/usr/bin でシンボリック・リンクを比較した場合に、誤ってプライマリー・インストールを報告する可能性があります。システム WPAR とグローバル環境

のプライマリー・インストールの報告を同期化するには、各ゾーンにおいて、**setmqinst** を **-i** または **-x** パラメーターと共に実行します。

- WPAR 内でプライマリー・インストールを変更できません。グローバル環境を使用してプライマリー・インストールを変更する必要があります。この環境には、`/usr/bin` への適切な書き込み権限があります。

注: デフォルト以外の場所へのインストール中に、**errupdate** または **trcupdate** に関連する ATTENTION メッセージが出されます。これらのメッセージはエラーではありません。ただし、IBM MQ の AIX システム・トレースは、デフォルト以外のロケーションでのインストールではサポートされておらず、問題判別には IBM MQ トレースを使用する必要があります。

- Passport Advantage から入手した [ダウンロード可能なインストール・イメージ](#) を使用して AIX 用の IBM MQ サーバーのコピーをインストールする場合は、以下を行う必要があります。

1. 次のコマンドを使用して tar ファイルを解凍します。

```
uncompress IBM_MQ_9.3.0_AIX.tar.Z
```

2. 次のコマンドを使用して、tar ファイルからインストール・ファイルを抽出します。

```
tar -xvf IBM_MQ_9.3.0_AIX.tar
```

3. インストール・ツール **installp** または **smit** を使用して、AIX 用の IBM MQ サーバーをインストールします。

ヒント: SMIT でファンクション・キーが機能しない場合は、Esc とファンクション・キー番号を押して、必要なファンクション・キーをエミュレートしてみてください。

このタスクについて

IBM MQ は、標準の AIX インストール・ツールを使ってインストールしたファイル・セットのセットとして提供されます。この手順では、システム管理インターフェース・ツール (SMIT) を使用しますが、**installp**、**geninstall**、または Web ベースのシステム・マネージャーを使用することもできます。インストールするコンポーネントを選択できます。コンポーネントおよびファイル・セットのリストは、[34 ページの『AIX システム用の IBM MQ コンポーネント』](#)にあります。

このプロシージャは、IBM MQ をデフォルトの `/usr/mqm` の場所にインストールします。

以下のいずれかの状況で IBM MQ をインストールする場合は、[47 ページの『AIX での IBM MQ サーバーのサイレント・インストール』](#)で説明されている手順を使用します。

- **installp** を使用した、システムへの最初のインストールである
- システムへの最初のインストールであり、デフォルトの場所でない場所に製品をインストールする
- 既存のインストール済み環境と併存させる

デフォルト・ロケーションにある IBM MQ の既存のインストール済み環境と並行して、横並びインストールを実行する場合は、デフォルトではないロケーションに 2 番目のバージョンの製品をインストールする必要があります。デフォルト以外のインストール・ロケーションを作成するには、コマンド行からのみ使用可能な **mkusil** コマンドを使用する必要があります。

その後、**installp** ([47 ページの『AIX での IBM MQ サーバーのサイレント・インストール』](#)を参照) を使用できます。「**再配置可能ソフトウェア・インストール (Relocatable Software Installation)**」メニュー項目を選択した場合は SMIT を使用します。

単一ステージ・マイグレーションを実行する場合は、[471 ページの『AIX and Linux でのマイグレーション: 一段階』](#)を参照してください。

手順

1. root として、または以下のコマンドを実行するための十分な権限を使用してログインします。

これを行うには、コマンドの前に **sudo** を追加するか、以下を変更します。 **su** コマンドを使用してシェルで root ユーザーに変更します。詳細については、[sudo と su の間の相違点の探索 Linux のコマンド](#)。この情報は、UNIX システム全般にも適用されます。

2. 現行ディレクトリーをインストール・パッケージの場所に設定します。

ロケーションは、ネットワーク・ロケーションまたはローカル・ファイル・システム・ディレクトリーの場合があります。[ダウンロード可能なインストール・イメージの入手先](#)を参照してください。

3. 次の順序で必要な smit ウィンドウを選択します。

```
Software Installation and Maintenance
Install and Update Software
Install and Update from ALL Available Software
```

4. 「ソフトウェアの入力デバイス/ディレクトリー」フィールドで入力ディレクトリーを指定します。

- a) ピリオド文字 `.` を入力します。

- b) **Enter** キーを押します。

5. 「インストールするソフトウェア」フィールドにソフトウェアのリストを表示します。

- a) 実行。

- b) 「**F4**」を押します。

6. インストールするファイル・セットをリストから選択します。システムで選択しているロケールによって指定される言語とは異なる言語でメッセージを表示する必要がある場合は、該当するメッセージ・カタログを含めてください。該当するすべてのファイル・セットをインストールするには、**ALL** と入力します。

7. ご使用条件を表示します。

- a) 「新規ご使用条件のプレビュー」を変更しますか? はいへ

- b) **Enter** キーを押します

8. ご使用条件を受け入れ、IBM MQ をインストールします。

- a) 「新規ご使用条件に同意する」を変更しますか? はいへ

- b) 「新規ご使用条件のプレビュー」を変更しますか? いいえへ

- c) **Enter** キーを押します

次のタスク

- このインストール環境をシステムのプライマリー・インストールにする場合は、ここでプライマリー・インストールとして設定する必要があります。コマンド・プロンプトで以下のコマンドを入力します。

```
MQ_INSTALLATION_PATH/bin/setmqinst -i -p MQ_INSTALLATION_PATH
```

ここで、`MQ_INSTALLATION_PATH` は、IBM MQ がインストールされているディレクトリーを表します。

システムに設定できるプライマリー・インストールは1つだけです。システムに既にプライマリー・インストールが存在する場合、別のインストールをプライマリー・インストールに設定する前に、既にあるプライマリー・インストールを設定解除する必要があります。詳細については、[プライマリー・インストールの変更](#)を参照してください。

- このインストール済み環境で使用する環境変数をセットアップすることもできます。 **setmqenv** または **crtmqenv** コマンドを使用すれば、特定の IBM MQ のインストール済み環境に関するさまざまな環境変数を設定できます。詳しくは、[setmqenv](#) および [crtmqenv](#) を参照してください。
- 正常にインストールされたことを確認するために、インストールを検査することができます。詳細については、53 ページの『AIX での IBM MQ インストールの検査』を参照してください。

関連概念

16 ページの『Multiplatforms でのインストール・ロケーション』

IBM MQ をデフォルトの場所にインストールできます。あるいは、インストール・プロセス中にカスタム・ロケーションにインストールすることもできます。IBM MQ のインストール場所は、`MQ_INSTALLATION_PATH` と呼ばれます。

18 ページの『AIX, Linux, and Windows での複数インストール環境』

AIX, Linux, and Windows では、1つのシステムで複数の IBM MQ のコピーを持つことができます。

19 ページの『AIX, Linux, and Windows でのプライマリー・インストール』

IBM MQ (AIX, Linux, and Windows) の複数インストールをサポートするシステムにおいて、プライマリー・インストールとは IBM MQ システム全体が関係する場所が参照するインストールです。プライマリー・インストールはオプションですが、便利です。

関連タスク

47 ページの『AIX での IBM MQ サーバーのサイレント・インストール』

AIX **installp** コマンドを使用して、コマンド行から IBM MQ サーバーの非対話式インストールを実行できます。非対話式インストールは、サイレント・インストールまたは不在インストールとも呼ばれます。

62 ページの『AIX での IBM MQ のアンインストールまたは変更』

AIX では、System Management Interface Tool (SMIT) または **installp** コマンドを使用して、IBM MQ サーバーまたはクライアントをアンインストールできます。ファイル・セットのサブセットをアンインストールすることにより、インストールを変更することもできます。

プライマリー・インストールの変更

関連資料

setmqinst

AIX

AIX での IBM MQ サーバーのサイレント・インストール

AIX **installp** コマンドを使用して、コマンド行から IBM MQ サーバーの非対話式インストールを実行できます。非対話式インストールは、サイレント・インストールまたは不在インストールとも呼ばれます。

始める前に

インストール手順を開始する前に、40 ページの『AIX でのシステムの準備』で説明されている必要な手順が完了していることを確認してください。

注: インストール中に、**errupdate** または **trcupdate** に関連するエラーが発生することがあります。デフォルト以外の場所にインストールしたことがこのエラーの発生原因である可能性があります。そうであれば、このエラーは無視して構いません。ただし、IBM MQ のネイティブ・トレースは、デフォルト・ロケーションにインストールした場合にのみサポートされます。

このタスクについて

このメソッドを使用すると、デフォルトではない場所にインストールし、インストールするコンポーネントを選択することができます。コンポーネントおよびファイル・セットのリストは 6 ページの『IBM MQ のコンポーネントと機能』にあります。

手順

1. root として、または以下のコマンドを実行するための十分な権限を使用してログインします。

これを行うには、コマンドの前に **sudo** を追加するか、以下を変更します。 **su** コマンドを使用してシェルで root ユーザーに変更します。詳細については、**sudo** と **su** の間の相違点の探索 [Linux でのコマンド](#)。この情報は、UNIX システム全般にも適用されます。

2. 現行ディレクトリーをインストール・パッケージの場所に設定します。

ロケーションは、ネットワーク・ロケーションまたはローカル・ファイル・システム・ディレクトリーの場合があります。 [ダウンロード可能なインストール・イメージの入手先](#)を参照してください。

3. 次のいずれかの手順で製品をインストールします。

- 製品全体をデフォルトの場所にインストールします。

```
installp -acgXYd . all
```

- 選択したファイル・セットをデフォルトの場所にインストールします。

```
installp -acgXYd . list of file sets
```

- -R フラグを使用して、製品全体をデフォルトではない場所にインストールします。

```
installp -R USIL_Directory -acgXYd . all
```

- -R フラグを使用して、選択したファイル・セットをデフォルトではない場所にインストールします。

```
installp -R USIL_Directory -acgXYd . list of file sets
```

ここで、`USIL_Directory` は、コマンドの実行前に存在するディレクトリーです。スペースや `usr/mqm` を含めることはできません。IBM MQ は、指定したディレクトリーの下にインストールされます。例えば、`/USIL1` が指定されている場合、IBM MQ 製品ファイルは `/USIL1/usr/mqm` にあります。この場所を、`MQ_INSTALLATION_PATH` と呼びます。

次のタスク

- このインストールがシステム上のプライマリー・インストールとなるように選択した場合、プライマリー・インストールとして設定する必要があります。コマンド・プロンプトで以下のコマンドを入力します。

```
MQ_INSTALLATION_PATH/bin/setmqinst -i -p MQ_INSTALLATION_PATH
```

ここで、`MQ_INSTALLATION_PATH` は、IBM MQ がインストールされているディレクトリーを表します。

システムに設定できるプライマリー・インストールは 1 つだけです。システムに既にプライマリー・インストールが存在する場合、別のインストールをプライマリー・インストールに設定する前に、既にあるプライマリー・インストールを設定解除する必要があります。詳細については、[プライマリー・インストールの変更](#)を参照してください。

- このインストール済み環境で使用する環境変数をセットアップすることもできます。`setmqenv` または `crtmqenv` コマンドを使用すれば、特定の IBM MQ のインストール済み環境に関するさまざまな環境変数を設定できます。詳しくは、[setmqenv](#) および [crtmqenv](#) を参照してください。
- 正常にインストールされたことを確認するために、インストールを検査することができます。詳しくは、53 ページの『[AIX での IBM MQ インストールの検査](#)』を参照してください。

関連概念

[18 ページの『AIX, Linux, and Windows での複数インストール環境』](#)

AIX, Linux, and Windows では、1 つのシステムで複数の IBM MQ のコピーを持つことができます。

[19 ページの『AIX, Linux, and Windows でのプライマリー・インストール』](#)

IBM MQ (AIX, Linux, and Windows) の複数インストールをサポートするシステムにおいて、プライマリー・インストールとは IBM MQ システム全体が関係する場所が参照するインストールです。プライマリー・インストールはオプションですが、便利です。

関連タスク

[44 ページの『AIX への IBM MQ サーバーのインストール』](#)

対話式またはサイレント方式のいずれかで IBM MQ サーバーを AIX にインストールできます。

[62 ページの『AIX での IBM MQ のアンインストールまたは変更』](#)

AIX では、System Management Interface Tool (SMIT) または `installp` コマンドを使用して、IBM MQ サーバーまたはクライアントをアンインストールできます。ファイル・セットのサブセットをアンインストールすることにより、インストールを変更することもできます。

[プライマリー・インストールの変更](#)

関連資料

[setmqinst](#)

[ユーザー指定インストール・ロケーション \(USIL\)](#)

AIX での試用ライセンスの変換

IBM MQ を再インストールせずに、試用ライセンスを完全ライセンスに変換します。

試用ライセンスの有効期限が切れると、**strmqm** コマンドによって表示される "count-down" により、ライセンスの有効期限が切れたことが通知され、コマンドは実行されません。

始める前に

1. IBM MQ が試用ライセンスでインストールされている。
2. IBM MQ の完全ライセンスが交付されたコピーのインストール・メディアに対するアクセス権がある。

このタスクについて

試用ライセンスを完全ライセンスに変換するには、**setmqprd** コマンドを実行します。

IBM MQ の試用コピーに完全ライセンスを適用しないことにした場合は、いつでもこのコピーをアンインストールできます。

手順

1. 完全ライセンスが交付されたインストール・メディアから完全ライセンスを取得します。
フル・ライセンス・ファイルは `amqpcert.lic` です。AIX では、そのファイルは、インストール・メディアの `/MediaRoot/licenses` ディレクトリーに入っています。
2. アップグレードするインストール済み環境から **setmqprd** コマンドを実行します。

```
MQ_INSTALLATION_PATH/bin/setmqprd /MediaRoot/licenses/amqpcert.lic
```

関連資料

[setmqprd](#)

AIX での各国語によるメッセージの表示

各国語のメッセージ・カタログからメッセージを表示する場合、適切なカタログをインストールして **LANG** 環境変数を設定する必要があります。

このタスクについて

デフォルトでは、インストール時にマシンで選択されたロケールによって指定された言語のメッセージがインストールされます。

現在使用されている言語を調べるには、**locale** コマンドを実行します。

これにより、IBM MQ で提供されている各国語でない言語が返された場合、各国語を選択する必要があります。これを行わない場合は、システムにメッセージ・カタログがインストールされません。

すべての言語のメッセージ・カタログは、`MQ_INSTALLATION_PATH/msg/language identifier` にインストールされます。ここで、言語 ID は、50 ページの表 6 内の ID の 1 つです。別の言語によるメッセージをご希望の場合、以下のステップを実行してください。

手順

1. 適切なメッセージ・カタログをインストールします (6 ページの『IBM MQ のコンポーネントと機能』を参照)。
2. 異なる言語のメッセージを選択する場合は、**LANG** 環境変数がインストールする言語の ID に設定されていることを確認します。

表 6. 言語 ID	
ID	言語
cs_CZ	チェコ語
de_DE	ドイツ語
es_ES	スペイン語
fr_FR	フランス語
hu_HU	ハンガリー語
it_IT	イタリア語
ja_JP	日本語
ko_KR	韓国語
pl_PL	ポーランド語
pt_BR	ブラジル・ポルトガル語
ru_RU	ロシア語
zh_CN	中国語 (簡体字)
zh_TW	中国語 (繁体字)

AIX には、以下の追加のメッセージ・カタログがあります。

表 7. AIX 固有の言語 ID	
ID	言語
Ja_JP	日本語
Zh_CN	中国語 (簡体字)
Zh_TW	中国語 (繁体字)

AIX への IBM MQ クライアントのインストール

smit を使用して、AIX 用の IBM MQ クライアントを対話式にインストールすることができます。

始める前に

インストール手順を開始する前に、[40 ページの『AIX でのシステムの準備』](#)で説明されている必要な手順が完了していることを確認してください。

このタスクについて

IBM MQ は、標準の AIX インストール・ツールを使ってインストールしたファイル・セットのセットとして提供されます。この手順では、システム管理インターフェース・ツール (smit) を使用しますが、**installp**、**geninstall**、または Web ベースのシステム・マネージャーを使用することもできます。インストールするコンポーネントを選択できます。コンポーネントおよびファイル・セットのリストは [34 ページの『AIX システム用の IBM MQ コンポーネント』](#)にあります。少なくともランタイムおよびクライアントの各コンポーネントをインストールする必要があります。

この手順では、IBM MQ をデフォルトの場所にインストールします。デフォルトではない場所にインストールする場合、**installp** を使用する必要があります。[52 ページの『AIX での IBM MQ クライアントのサイレント・インストール』](#)を参照してください。

手順

1. root として、または以下のコマンドを実行するための十分な権限を使用してログインします。

これを行うには、コマンドの前に **sudo** を追加するか、以下を変更します。 **su** コマンドを使用してシェルで root ユーザーに変更します。詳細については、[sudo と su の間の相違点の探索 Linux でのコマンド](#)。この情報は、UNIX システム全般にも適用されます。

2. 現行ディレクトリーをインストール・パッケージの場所に設定します。

ロケーションは、ネットワーク・ロケーションまたはローカル・ファイル・システム・ディレクトリーの場合があります。[ダウンロード可能なインストール・イメージの入手先](#)を参照してください。

3. 次の順序で必要な smit ウィンドウを選択します。

```
Software Installation and Maintenance
Install and Update Software
Install and Update from ALL Available Software
```

4. 「**List (リスト)**」をクリックして、ソフトウェアの入力装置またはディレクトリーを表示し、インストール・イメージを含む場所を選択します。
5. 使用可能なファイル・セットのリストを表示するには、「**SOFTWARE to install (インストールするソフトウェア)**」フィールドを選択して、インストールするファイル・セットを選択します。ご使用のシステム上で指定したロケールによって指定される言語とは異なる言語でメッセージを表示したい場合は、該当するメッセージ・カタログを必ず組み込むようにしてください。該当するすべてのファイル・セットをインストールするには、**ALL** と入力します。
6. 「**新規ご使用条件のプレビュー**」を変更しますか? 「はい」にして、また Enter キーを押して、ご使用条件を表示します。
7. 前のバージョンの製品がシステムにある場合は、「**Automatically install requisite software (前提ソフトウェアを自動的にインストールする)**」を「**no (いいえ)**」に変更します。
8. 「**新規ご使用条件に同意する**」を変更しますか? 「はい」にして、また Enter キーを押して、ご使用条件に同意します。
9. 「**新規ご使用条件のプレビュー**」を変更しますか? 「いいえ」にして、また Enter キーを押して、IBM MQ をインストールします。

次のタスク

- このインストールがシステム上のプライマリー・インストールとなるように選択した場合、プライマリー・インストールとして設定する必要があります。コマンド・プロンプトで以下のコマンドを入力します。

```
MQ_INSTALLATION_PATH/bin/setmqinst -i -p MQ_INSTALLATION_PATH
```

システムに設定できるプライマリー・インストールは 1 つだけです。システムに既にプライマリー・インストールが存在する場合、別のインストールをプライマリー・インストールに設定する前に、既にあるプライマリー・インストールを設定解除する必要があります。詳細については、[プライマリー・インストールの変更](#)を参照してください。

- このインストール済み環境で使用する環境変数をセットアップすることもできます。**setmqenv** または **crtmqenv** コマンドを使用すれば、特定の IBM MQ のインストール済み環境に関するさまざまな環境変数を設定できます。詳しくは、[setmqenv](#) および [crtmqenv](#) を参照してください。
- インストールの検査方法について詳しくは、61 ページの『[AIX でのクライアントとサーバー間の通信の検査](#)』を参照してください。

関連タスク

62 ページの『[AIX での IBM MQ のアンインストールまたは変更](#)』

AIX では、System Management Interface Tool (SMIT) または **installp** コマンドを使用して、IBM MQ サーバーまたはクライアントをアンインストールできます。ファイル・セットのサブセットをアンインストールすることにより、インストールを変更することもできます。

AIX `installp` コマンドを使用して、コマンド行から IBM MQ クライアントの非対話式インストールまたはサイレント・インストールを実行できます。

始める前に

インストール手順を開始する前に、[40 ページの『AIXでのシステムの準備』](#)で説明されている必要な手順が完了していることを確認してください。

注：デフォルト以外の場所へのインストールは、AIX Trusted Computing Base (TCB) が使用可能になっているシステムでは、サポートされません。

このタスクについて

このメソッドを使用すると、デフォルトではない場所にインストールし、インストールするコンポーネントを選択することができます。コンポーネントおよびファイル・セットのリストは [6 ページの『IBM MQ のコンポーネントと機能』](#)にあります。少なくともランタイムおよびクライアントの各コンポーネントをインストールする必要があります。

手順

1. root として、または以下のコマンドを実行するための十分な権限を使用してログインします。

これを行うには、コマンドの前に `sudo` を追加するか、以下を変更します。 `su` コマンドを使用してシェルで root ユーザーに変更します。詳細については、[sudo と su の間の相違点の探索 Linux でのコマンド](#)。この情報は、UNIX システム全般にも適用されます。

2. 現行ディレクトリーをインストール・パッケージの場所に設定します。

ロケーションは、ネットワーク・ロケーションまたはローカル・ファイル・システム・ディレクトリーの場合があります。[ダウンロード可能なインストール・イメージの入手先](#)を参照してください。

3. 次のいずれかの手順で製品をインストールします。

- 製品全体をデフォルトの場所にインストールします。

```
installp -acgXYd . all
```

- 選択したファイル・セットをデフォルトの場所にインストールします。

```
installp -acgXYd . list of file sets
```

- `-R` フラグを使用して、製品全体をデフォルトではない場所にインストールします。

```
installp -R USIL_Directory -acgXYd . all
```

- `-R` フラグを使用して、選択したファイル・セットをデフォルトではない場所にインストールします。

```
installp -R USIL_Directory -acgXYd . list of file sets
```

ここで、`-R` フラグで指定されたディレクトリーは、コマンドの実行前に存在する AIX User Specified Installation Location (USIL) ディレクトリーです。スペースや `usr/mqm` を含めることはできません。

IBM MQ は、指定したディレクトリーの下にインストールされます。例えば、`/USIL1` が指定されている場合、IBM MQ 製品ファイルは `/USIL1/usr/mqm` にあります。この場所を、`MQ_INSTALLATION_PATH` と呼びます。

次のタスク

- このインストールがシステム上のプライマリー・インストールとなるように選択した場合、プライマリー・インストールとして設定する必要があります。コマンド・プロンプトで以下のコマンドを入力します。

```
MQ_INSTALLATION_PATH/bin/setmqinst -i -p MQ_INSTALLATION_PATH
```

システムに設定できるプライマリー・インストールは1つだけです。システムに既にプライマリー・インストールが存在する場合、別のインストールをプライマリー・インストールに設定する前に、既にあるプライマリー・インストールを設定解除する必要があります。詳細については、[プライマリー・インストールの変更](#)を参照してください。

- このインストール済み環境で使用する環境変数をセットアップすることもできます。**setmqenv** または **crtmqenv** コマンドを使用すれば、特定の IBM MQ のインストール済み環境に関するさまざまな環境変数を設定できます。詳しくは、[setmqenv](#) および [crtmqenv](#) を参照してください。
- インストールの検査方法について詳しくは、[61 ページの『AIXでのクライアントとサーバー間の通信の検査』](#)を参照してください。

AIX AIXでのIBM MQ インストールの検査

このセクションのトピックでは、AIX システムで IBM MQ のサーバー・インストールまたはクライアント・インストールを検査する方法について説明します。

このタスクについて

IBM MQ サーバーのローカル (スタンドアロン) サーバー・インストールやサーバー間インストールを以下のように検査できます。

- ローカル・サーバーのインストールには、他の IBM MQ インストールとの通信リンクはありません。
- サーバー間インストールには、その他のインストールへのリンクがあります。

IBM MQ MQI client のインストールが正常に完了しており、通信リンクが動作していることも検査できます。

手順

- ローカル・サーバー・インストールを検査するには、[53 ページの『AIXでのコマンド行を使用したローカル・サーバー・インストールの検査』](#)を参照してください。
- サーバー間インストールを検査するには、[55 ページの『AIXでのコマンド行を使用したサーバー間インストールの検査』](#)を参照してください。
- クライアントのインストールを検査するには、[58 ページの『AIXでのコマンド行を使用したクライアント・インストールの検査』](#)を参照してください。

AIX AIXでのコマンド行を使用したローカル・サーバー・インストールの検査

AIX システムでは、1つのキュー・マネージャーと1つのキューだけの単純な構成を作成するコマンド行を使用して、ローカル・サーバー・インストールを検査できます。

始める前に

インストールを検査するには、始めにサンプル・パッケージをインストールする必要があります。

検査手順を開始する前に、システムに最新のフィックスが適用されていることを確認したい場合もあります。最新のアップデートの格納場所について詳しくは、[37 ページの『AIXの場合の要件の確認』](#)を参照してください。

このタスクについて

コマンド・ラインからデフォルトのキュー・マネージャーを構成するには、次の手順に従います。キュー・マネージャーが構成された後、**amqsput** サンプル・プログラムを使用してキューにメッセージを書き込みます。その後、**amqsget** サンプル・プログラムを使用して、キューからメッセージを取得します。

IBM MQ オブジェクト定義は、大/小文字を区別します。MQSC コマンドとして小文字で入力したテキストは、単一引用符で囲まない限り、自動的に大文字に変換されます。ここでの例は、必ず示されているとおりに入力してください。

手順

1. AIX システムで、mqm グループのユーザーとしてログインします。
2. 環境をセットアップします。
 - a) 以下のコマンドを入力して、特定のインストール済み環境で使用する環境変数を設定します。

```
. MQ_INSTALLATION_PATH/bin/setmqenv -s
```

ここで、`MQ_INSTALLATION_PATH` は IBM MQ がインストールされている場所を示しています。

- b) 以下のコマンドを入力して、環境が正しく設定されていることを確認します。

```
dspmqrver
```

コマンドが正常に完了して、予想したバージョン番号とインストール名が戻されたら、環境は正しく設定されています。

3. 次のコマンドを入力して、QMA というキュー・マネージャーを作成します。

```
crtmqm QMA
```

キュー・マネージャーが作成されたとき、およびデフォルトの IBM MQ オブジェクトが作成されたときに、メッセージで通知されます。

4. 次のコマンドを入力して、キュー・マネージャーを開始します。

```
strmqm QMA
```

キュー・マネージャーが始動すると、メッセージが表示されます。

5. 次のコマンドを入力して、MQSC を開始します。

```
runmqsc QMA
```

MQSC が開始すると、メッセージが表示されます。MQSC にはコマンド・プロンプトはありません。

6. 次のコマンドを入力して、QUEUE1 というローカル・キューを定義します。

```
DEFINE QLOCAL (QUEUE1)
```

キューが作成されると、メッセージが表示されます。

7. 次のコマンドを入力し、MQSC を停止します。

```
end
```

いくつかのメッセージに続いて、コマンド・プロンプトが表示されます。

注：これ以降の手順では、サンプル・パッケージがインストールされている必要があります。

8. `MQ_INSTALLATION_PATH/samp/bin` ディレクトリーに移動します。このディレクトリーには、サンプル・プログラムが入っています。

`MQ_INSTALLATION_PATH` は、IBM MQ がインストールされている上位ディレクトリーを表します。

9. 次のコマンドを入力し、キューにメッセージを書き込みます。

```
./amqspuT QUEUE1 QMA
```

次のメッセージが表示されます。

```
Sample AMQSPUT0 start  
target queue is QUEUE1
```

10. それぞれが異なるメッセージである行に、適当なメッセージ・テキストを 1 行以上入力します。メッセージ入力を終了するために空白行を 1 行入力します。

以下のメッセージが表示されます。

```
Sample AMQSPUT0 end
```

- メッセージがキューに書き込まれ、コマンド・プロンプトが表示されます。
11. 次のコマンドを入力し、キューからメッセージを取得します。

```
./amqsget QUEUE1 QMA
```

サンプル・プログラムが開始されて、キューに書き込んだメッセージが表示されます。

タスクの結果

これで、ローカル・インストールの検査が正常に終了しました。

AIX AIXでのコマンド行を使用したサーバー間インストールの検査

一方を送信側、他方を受信側として2つのサーバーを使用した、サーバー間インストールを検査できます。

始める前に

- AIX では、IBM MQ は TCP と SNA の両方をサポートします。
このタスクの例では TCP/IP を使用します。TCP を使用しない場合は、[AIX and Linux における通信のセットアップ](#)を参照してください。
- TCP/IP を使用している場合は、両方のサーバーに TCP/IP および IBM MQ がインストールされていることを確認します。
- 各サーバーで、ユーザーが IBM MQ 管理者グループ (**mqm**) のメンバーであることを確認します。
- 送信側サーバーと受信側サーバーのインストール済み環境を判別します。これらのインストール済み環境は、同じシステム上に存在する場合も別のシステム上に存在する場合があります。

このタスクについて

IBM MQ オブジェクト定義は、大/小文字を区別します。MQSC コマンドとして小文字で入力したテキストは、単一引用符で囲まない限り、自動的に大文字に変換されます。ここでの例は、必ず示されているとおりに入力してください。

手順

1. **receiver** サーバーの場合:

- a) AIX で、mqm グループのユーザーとしてログインします。
- b) ポートの空き状況を、例えば **netstat** を実行して確認します。このコマンドについて詳しくは、ご使用のオペレーティング・システムの資料を参照してください。
ポート 1414 が使用中でない場合は、ステップ 2h におけるポート番号として 1414 を使用するように書き留めます。後で検査する際のリスナー用のポートとして、同じ番号を使用します。このポート番号が使用中の場合は、1415 などの使用されていないポートを書き留めます。
- c) コマンド・プロンプトで以下のコマンドを入力して、使用するインストールの環境をセットアップします。

```
. MQ_INSTALLATION_PATH/bin/setmqenv -s
```

ここで、**MQ_INSTALLATION_PATH** は IBM MQ がインストールされている場所を示しています。

- d) コマンド・プロンプトで次のコマンドを入力し、QMB というキュー・マネージャーを作成します。

```
critmqm QMB
```

キュー・マネージャーが作成されたことと、デフォルトの IBM MQ オブジェクトが作成されたことがメッセージで示されます。

- e) 次のコマンドを入力して、キュー・マネージャーを開始します。

```
stmqm QMB
```

キュー・マネージャーが開始されると、メッセージが表示されます。

- f) 次のコマンドを入力して、MQSC を開始します。

```
runmqsc QMB
```

MQSC が開始されたことが、メッセージで通知されます。MQSC にはコマンド・プロンプトはありません。

- g) 次のコマンドを入力して、RECEIVER.Q というローカル・キューを定義します。

```
DEFINE QLOCAL (RECEIVER.Q)
```

キューが作成されたことを示すメッセージが表示されます。

- h) 次のコマンドを入力して、リスナーを定義します。

```
DEFINE LISTENER (LISTENER1) TRPTYPE (TCP) CONTROL (QMGR) PORT ( PORT_NUMBER )
```

ここで、*port_number* は、リスナーが実行されているポートの名前です。この番号は、送信側チャンネルの定義で使用した番号と同じでなければなりません。

- i) 次のコマンドを入力して、リスナーを開始します。

```
START LISTENER (LISTENER1)
```

注: リスナーを、バックグラウンド・プロセスの優先順位を自動的に下げるシェルから、バックグラウンドで開始しないでください。

- j) 次のコマンドを入力し、受信側チャンネルを定義します。

```
DEFINE CHANNEL (QMA.QMB) CHLTYPE (RCVR) TRPTYPE (TCP)
```

チャンネルが作成されると、メッセージで通知されます。

- k) 次を入力して、MQSC コマンドを終了します。

```
end
```

いくつかのメッセージに続いてコマンド・プロンプトが表示されます。

2. **sender** サーバーの場合:

- a) 送信側サーバーが AIX システムの場合は、mqm グループのユーザーとしてログインします。
b) コマンド・プロンプトで以下のコマンドを入力して、使用するインストールの環境をセットアップします。

```
. MQ_INSTALLATION_PATH/bin/setmqenv -s
```

ここで、*MQ_INSTALLATION_PATH* は IBM MQ がインストールされている場所を示しています。

- c) コマンド・プロンプトで次のコマンドを入力し、QMA というキュー・マネージャーを作成します。

```
crtmqm QMA
```

キュー・マネージャーが作成されたことと、デフォルトの IBM MQ オブジェクトが作成されたことがメッセージで示されます。

- d) 次のコマンドを入力し、キュー・マネージャーを開始します。

```
stimqm QMA
```

キュー・マネージャーが開始されると、メッセージが表示されます。

- e) 次のコマンドを入力して、MQSC を開始します。

```
runmqsc QMA
```


MQSCセッションが開始されたことが、メッセージで通知されます。MQSCにはコマンド・プロンプトはありません。

- f) 次のコマンドを入力して、(伝送キューとして使用する) QMB というローカル・キューを定義します。

```
DEFINE QLOCAL (QMB) USAGE (XMITQ)
```

キューが作成されると、メッセージで通知されます。

- g) 次のコマンドを入力し、リモート・キューのローカル定義を定義します。

```
DEFINE QREMOTE (LOCAL.DEF.OF.REMOTE.QUEUE) RNAME (RECEIVER.Q) RQMNAME ('QMB') XMITQ (QMB)
```

- h) 次のいずれかのコマンドを入力し、送信側チャンネルを定義します。

con-name は、受信側システムの TCP/IP アドレスです。両方のインストール済み環境が同じシステム上にある場合は、*con-name* は `localhost` となります。*port* は、**1 b** で書き留めたポートです。ポートを指定しない場合は、デフォルト値の `1414` が使用されます。

```
DEFINE CHANNEL (QMA.QMB) CHLTYPE (SDR) CONNAME ('CON-NAME(PORT)') XMITQ (QMB) TRPTYPE (TCP)
```

- i) 次のコマンドを入力し、送信側チャンネルを開始します。

```
START CHANNEL(QMA.QMB)
```

受信側サーバーの受信側チャンネルは、送信側チャンネルを開始すると自動的に開始されます。

- j) 次のコマンドを入力し、MQSC を停止します。

```
end
```

いくつかのメッセージに続いてコマンド・プロンプトが表示されます。

- k) 送信側サーバーが Linux システムまたは AIX システムの場合は、`MQ_INSTALLATION_PATH/samp/bin` ディレクトリに移動します。このディレクトリにはサンプル・プログラムが含まれています。`MQ_INSTALLATION_PATH` は、IBM MQ がインストールされている上位ディレクトリを表します。
- l) 送信側サーバーと受信側サーバーの両方が同じシステムにインストールされている場合は、以下のコマンドを入力して、キュー・マネージャーが別のインストール済み環境で作成されていることを確認します。

```
dspmqs -o installation
```

キュー・マネージャーが同じインストール済み環境にある場合は、`setmqm` コマンドを使用して、QMA を送信側のインストール済み環境に移動させるか、QMB を受信側のインストール済み環境に移動させます。詳細については、[setmqm](#) を参照してください。

- m) リモート・キューのローカル定義にメッセージを書き込みます。これにより、リモート・キューの名前が指定されます。次のいずれかのコマンドを入力します。

- On AIX and Linux:

```
./amqsput LOCAL.DEF.OF.REMOTE.QUEUE QMA
```

- On Windows:

```
amqsput LOCAL.DEF.OF.REMOTE.QUEUE QMA
```

`amqsput` が開始されたことを示すメッセージが表示されます。

- n) 1 つ以上の行にメッセージ・テキストを入力し、その後に空白行を入力します。

`amqsput` が終了したことを示すメッセージが表示されます。メッセージがキューに書き込まれ、再びコマンド・プロンプトが表示されます。

3. 受信側サーバーの場合:

- a) 受信側サーバーが AIX システムであるため、`MQ_INSTALLATION_PATH/samp/bin` ディレクトリーに移動します。
- このディレクトリーにはサンプル・プログラムが含まれています。`MQ_INSTALLATION_PATH` は、IBM MQ がインストールされている上位ディレクトリーを表します。
- b) 次のコマンドを入力し、受信側のキューからメッセージを取得します。

```
./amqsget RECEIVER.Q QMB
```

サンプル・プログラムが開始されて、キューに書き込んだメッセージが表示されます。休止の後、サンプル・プログラムが終了します。その後、コマンド・プロンプトが表示されます。

タスクの結果

これでサーバー間インストールの検査が正常に終了しました。

AIX

AIX でのコマンド行を使用したクライアント・インストールの検査

コマンド行を使用して、クライアント・インストールを検査できます。サーバー上では、キュー・マネージャー、ローカル・キュー、リスナー、およびサーバー接続チャンネルを作成します。クライアントに接続権限と所定のキューの使用権限を与えるセキュリティ・ルールを適用する必要があります。クライアントでは、クライアント接続チャンネルを作成し、その後サンプルの PUT および GET プログラムを使用して検査手順を完了します。

このタスクについて

この検査手順は、`queue.manager.1` というキュー・マネージャー、`QUEUE1` というローカル・キュー、およびサーバー上の `CHANNEL1` というサーバー接続チャンネルを作成する方法を示します。

この手順は、IBM MQ MQI client ・ワークステーションにクライアント接続チャンネルを作成する方法を示しています。また、サンプル・プログラムを使用してメッセージをキューに書き込み、キューからメッセージを取り出す方法を示します。

この例では、クライアントのセキュリティ問題については説明しません。IBM MQ MQI client のセキュリティ問題に関心がある場合は、[IBM MQ MQI client セキュリティのセットアップ](#)を参照してください。

この検査手順では、以下を想定しています。

- 完全な IBM MQ サーバー製品がサーバーにインストールされている。
- サーバーのインストールがネットワークでアクセス可能である。
- クライアント・システム上に IBM MQ MQI client ・ソフトウェアがインストールされている。
- IBM MQ のサンプル・プログラムがインストールされている。
- サーバー・システムおよびクライアント・システム上に TCP/IP が構成されている。詳しくは、[サーバーとクライアント間の接続の構成](#)を参照してください。

手順

1. [58 ページの『AIX でのコマンド行を使用したサーバーのセットアップ』](#)の説明に従って、コマンド行を使用してサーバーをセットアップします。
2. [60 ページの『MQSERVER 環境変数を使用したキュー・マネージャーへの接続 \(AIX\)』](#)の説明に従って、クライアントをセットアップします。
3. [61 ページの『AIX でのクライアントとサーバー間の通信の検査』](#)の説明に従って、クライアントとサーバー間の通信をテストします。

AIX

AIX でのコマンド行を使用したサーバーのセットアップ

次の指示に従って、サーバーにキュー・マネージャー、キュー、およびチャンネルを作成します。その後、これらのオブジェクトを使ってインストールを検証できます。

このタスクについて

これらの指示は、キュー・マネージャーや他の IBM MQ オブジェクトが定義されていないことを前提にしています。

IBM MQ オブジェクト定義は、大/小文字を区別します。MQSC コマンドとして小文字で入力したテキストは、単一引用符で囲まない限り、自動的に大文字に変換されます。ここでの例は、必ず示されているとおりに入力してください。

手順

1. `mqm` グループに含まれていないユーザー ID をサーバー上に作成します。
このユーザー ID は、サーバーおよびクライアントに存在する必要があります。これが、サンプル・アプリケーションの実行に使用する必要のあるユーザー ID です。これを使用しないと、2035 エラーが戻されます。
2. グループ `mqm` のユーザーとしてログインします。
3. 現行のシェルでインストールを使用できるように、さまざまな環境変数を設定する必要があります。環境変数は、以下のコマンドを入力して設定できます。

```
. MQ_INSTALLATION_PATH/bin/setmqenv -s
```

ここで、`MQ_INSTALLATION_PATH` は IBM MQ がインストールされている場所を示しています。

4. 次のコマンドを入力して、`QUEUE.MANAGER.1` というキュー・マネージャーを作成します。

```
crtmqm QUEUE.MANAGER.1
```

キュー・マネージャーが作成されたことを示すメッセージが表示されます。

5. 次のコマンドを入力して、キュー・マネージャーを開始します。

```
strmqm QUEUE.MANAGER.1
```

キュー・マネージャーが開始されると、メッセージが表示されます。

6. 次のコマンドを入力して、MQSC を開始します。

```
runmqsc QUEUE.MANAGER.1
```

MQSC セッションが開始されたことが、メッセージで通知されます。MQSC にはコマンド・プロンプトはありません。

7. 次のコマンドを入力して、`QUEUE1` というローカル・キューを定義します。

```
DEFINE QLOCAL(QUEUE1)
```

キューが作成されると、メッセージで通知されます。

8. 次のコマンドを入力して、ステップ 1 で作成したユーザー ID に対して `QUEUE1` の使用を許可します。

```
SET AUTHREC PROFILE(QUEUE1) OBJTYPE(QUEUE) PRINCIPAL(' non_mqm_user ') AUTHADD(PUT,GET)
```

ここで、`non_mqm_user` は、ステップ 1 で作成したユーザー ID です。許可が設定されると、メッセージで通知されます。また、次のコマンドを実行して、ユーザー ID に接続する権限を付与します。

```
SET AUTHREC OBJTYPE(QMGR) PRINCIPAL(' non_mqm_user ') AUTHADD(CONNECT)
```

このコマンドを実行しないと、2305 停止エラーが返されます。

9. 次のコマンドを入力し、サーバー接続チャンネルを定義します。

```
DEFINE CHANNEL (CHANNEL1) CHLTYPE (SVRCONN) TRPTYPE (TCP)
```

チャンネルが作成されると、メッセージで通知されます。

10. 次の MQSC コマンドを入力することにより、クライアント・チャンネルに対して、キュー・マネージャーへの接続、およびステップ 1 で作成したユーザー ID での実行を許可します。

```
SET CHLAUTH(CHANNEL1) TYPE(ADDRESSMAP) ADDRESS(' client_ipaddr ') MCAUSER(' non_mqm_user ')
```

ここで、*client_ipaddr* はクライアント・システムの IP アドレスで、*non_mqm_user* はステップ 1 で作成したユーザー ID です。ルールがいつ設定されたかはメッセージに表示されます。

11. 次のコマンドを入力して、リスナーを定義します。

```
DEFINE LISTENER (LISTENER1) TRPTYPE (TCP) CONTROL (QMGR) PORT (port_number)
```

port_number は、リスナーが稼働するポートの番号です。この番号は、50 ページの『AIX への IBM MQ クライアントのインストール』でクライアント接続チャンネルの定義時に使用する番号と同じでなければなりません。

注: コマンドからポート・パラメーターを省略すると、デフォルト値 1414 がリスナー・ポートに対して使用されます。1414 以外のポートを指定する場合は、次のようにコマンドに port パラメーターを含める必要があります。

12. 次のコマンドを入力して、リスナーを開始します。

```
START LISTENER (LISTENER1)
```

13. 次のコマンドを入力し、MQSC を停止します。

```
end
```

いくつかのメッセージに続いてコマンド・プロンプトが表示されます。

次のタスク

クライアントをセットアップする指示に従ってください。60 ページの『MQSERVER 環境変数を使用したキュー・マネージャーへの接続 (AIX)』を参照してください。

AIX

MQSERVER 環境変数を使用したキュー・マネージャーへの接続 (AIX)

IBM MQ アプリケーションが IBM MQ MQI client で稼働している場合、使用する MQI チャンネル、通信タイプ、およびサーバーのアドレスが必要です。MQSERVER 環境変数を定義することにより、これらのパラメーターを設定します。

始める前に

このタスクを開始する前に、58 ページの『AIX でのコマンド行を使用したサーバーのセットアップ』のタスクを完了し、以下の情報を保存する必要があります。

- サーバーのホスト名または IP アドレス、およびリスナーを作成したときに指定したポート番号。
- サーバー接続チャンネルのチャンネル名。

このタスクについて

このタスクでは、IBM MQ MQI client の接続を、このクライアント上に MQSERVER 環境変数を定義することによって行う方法について説明します。

代わりに、生成されたクライアント・チャンネル定義テーブル *amqc1chl1.tab* にアクセス権限を付与することもできます。[クライアント接続チャンネル定義へのアクセス](#)を参照してください。

手順

1. 58 ページの『AIX でのコマンド行を使用したクライアント・インストールの検査』のステップ 1 で作成したユーザー ID としてログインします。
2. TCP/IP 接続を確認します。クライアントから、次のいずれかのコマンドを入力します。
 - ping server-hostname

- ping n.n.n.n

n.n.n.n は、ネットワーク・アドレスを表します。ネットワーク・アドレスを IPv4 小数点付き 10 進数形式 (例えば 192.0.2.0) で設定できます。または、アドレスを IPv6 16 進数形式 (例えば、2001:0DB8:0204:acff:fe97:2c34:fde0:3485) で設定します。

ping コマンドが失敗した場合は、TCP/IP 構成を修正してください。

3. MQSERVER 環境変数を設定します。クライアントから、次のコマンドを入力します。

```
export MQSERVER=CHANNEL1/TCP/'server-address (port)'
```

説明

- CHANNEL1 は、サーバー接続チャンネル名です。
- server-address はサーバーの TCP/IP ホスト名です。
- port は、サーバーが listen している TCP/IP ポート番号です。

ポート番号が提供されていない場合、IBM MQ は `qm.ini` ファイル、つまりクライアント構成ファイルで指定されているものを使用します。これらのファイルに値が指定されていない場合、IBM MQ は、サービス名 `MQSeries` の TCP/IP サービス・ファイルで識別されているポート番号を使用します。サービス・ファイル内に `MQSeries` エントリが存在しない場合は、デフォルト値の 1414 が使用されます。クライアントが使用するポート番号とサーバー・リスナー・プログラムが使用するポート番号は同じであることが重要です。

次のタスク

サンプル・プログラムを使用してクライアントとサーバー間の通信をテストします。61 ページの『[AIX でのクライアントとサーバー間の通信の検査](#)』を参照してください。

AIX

AIX でのクライアントとサーバー間の通信の検査

IBM MQ MQI client ・ワークステーションで `amqsputc` サンプル・プログラムを使用して、サーバー・ワークステーションのキューにメッセージを書き込みます。`amqsgetc` サンプル・プログラムを使用して、メッセージをそのキューから取得してクライアントに戻します。

始める前に

このセクションのこれまでのトピックを完了しておきます。

- キュー・マネージャー、チャンネル、およびキューをセットアップします。
- コマンド・ウィンドウを開きます。
- システム環境変数を設定します。

このタスクについて

IBM MQ オブジェクト定義では大/小文字が区別されることに注意してください。MQSC コマンドとして小文字で入力されたテキストは、単一引用符で囲んでいない限り、自動的に大文字に変換されます。ここでの例は、必ず示されているとおりに入力してください。

手順

1. サンプル・プログラムが含まれている `MQ_INSTALLATION_PATH/samp/bin` directory に移動します。
`MQ_INSTALLATION_PATH` は、IBM MQ がインストールされている上位ディレクトリーを表します。
2. 現行のシェルでインストールを使用できるように、特定の環境変数を設定する必要があります。環境変数は、以下のコマンドを入力して設定できます。

```
. MQ_INSTALLATION_PATH/bin/setmqenv -s
```

ここで、`MQ_INSTALLATION_PATH` は IBM MQ がインストールされている場所を示しています。

3. 次のコマンドを入力し、QUEUE.MANAGER.1 上の QUEUE1 に対して PUT プログラムを開始します。

```
./amqsputc QUEUE1 QUEUE.MANAGER.1
```

コマンドが正常に実行されると、次のメッセージが表示されます。

```
Sample AMQSPUT0 start target queue is QUEUE1
```

ヒント: エラー MQRC_NOT_AUTHORIZED (2035) を受け取ることもあります。デフォルトでは、キュー・マネージャーが作成されると、チャンネル認証が有効になります。チャンネル認証を使用することにより、特権ユーザーは IBM MQ MQI client としてキュー・マネージャーにアクセスできなくなります。インストールを検査する場合は、MCA ユーザー ID を非特権ユーザーに変更するか、またはチャンネル認証を無効にすることができます。チャンネル認証を無効にするには、以下の MQSC コマンドを実行します。

```
ALTER QMGR CHLAUTH(DISABLED)
```

キュー・マネージャーを削除しない場合は、検査完了後に、チャンネル認証を再び有効にします。

```
ALTER QMGR CHLAUTH(ENABLED)
```

4. 任意のメッセージ・テキストを入力して、**Enter** キーを 2 回押します。

次のメッセージが表示されます。

```
Sample AMQSPUT0 end
```

これで、サーバーのキュー・マネージャー上のキューにメッセージが入りました。

5. 次のコマンドを入力し、QUEUE.MANAGER.1 上の QUEUE1 に対して GET プログラムを開始します。

```
./amqsgetc QUEUE1 QUEUE.MANAGER.1
```

サンプル・プログラムが開始されて、キューに書き込んだメッセージが表示されます。休止 (約 30 秒間) の後、サンプルは終了し、コマンド・プロンプトがもう一度表示されます。

タスクの結果

これで、クライアントのインストールは正常に検査されました。

次のタスク

1. インストール済み環境を現行のシェルで使用できるように、サーバー上でさまざまな環境変数を設定する必要があります。環境変数は、以下のコマンドを入力して設定できます。

```
. MQ_INSTALLATION_PATH/bin/setmqenv -s
```

ここで、MQ_INSTALLATION_PATH は IBM MQ がインストールされている場所を示しています。

2. サーバー上で次のコマンドを入力して、キュー・マネージャーを停止します。

```
endmqm QUEUE.MANAGER.1
```

3. サーバー上で次のコマンドを入力して、キュー・マネージャーを削除します。

```
dltmqm QUEUE.MANAGER.1
```

AIX

AIX での IBM MQ のアンインストールまたは変更

AIX では、System Management Interface Tool (SMIT) または **installp** コマンドを使用して、IBM MQ サーバーまたはクライアントをアンインストールできます。ファイル・セットのサブセットをアンインストールすることにより、インストールを変更することもできます。

始める前に

更新が適用されている場合は、アンインストールまたは変更の手順を開始する前に、それらを除去してください。詳細については、[317 ページの『AIX の以前の保守レベルに戻す』](#)を参照してください。

重要: IBM MQ のアンインストール・プロセスまたは変更プロセスを開始する前に、IBM MQ のキュー・マネージャーやその他のオブジェクト、さらにアプリケーションをすべて停止する必要があります。

手順

1. アンインストールまたは変更するインストール済み環境に関連付けられたすべての IBM MQ アプリケーションを停止します (まだ停止していない場合)。
2. サーバーのインストール済み環境の場合、アンインストールまたは変更するインストール済み環境に関連した IBM MQ アクティビティを終了してください。
 - a) グループ `mqm` のユーザーとしてログインします。
 - b) アンインストールまたは変更するインストール済み環境を処理するための環境をセットアップします。以下のコマンドを入力します。

```
. MQ_INSTALLATION_PATH/bin/setmqenv
```

ここで、`MQ_INSTALLATION_PATH` は IBM MQ がインストールされている場所を示しています。

- c) システムのすべてのキュー・マネージャーの状態を表示します。以下のコマンドを入力します。

```
dspmqs -o installation
```

- d) アンインストールまたは変更するインストール済み環境に関連したすべての稼働中のキュー・マネージャーを停止します。各キュー・マネージャーに対して次のコマンドを入力します。

```
endmqm QMgrName
```

- e) キュー・マネージャーに関連付けられたすべてのリスナーを停止します。各キュー・マネージャーに対して次のコマンドを入力します。

```
endmqclsr -m QMgrName
```

3. `root` としてログインします。
4. IBM MQ をアンインストールまたは変更するには、**installp** または **smitt** を使用します。IBM MQ がデフォルト以外の場所にインストールされている場合は、**installp** を使用する必要があります。

- **installp** を使用して IBM MQ をアンインストールまたは変更するには、以下のいずれかのコマンドを入力します。

- デフォルトの場所 `/usr/mqm` にあるインストール済み環境をアンインストールする場合:

```
installp -u mqm
```

- デフォルト以外の場所にあるインストール環境をアンインストールする場合:

```
installp -R usil -u mqm
```

ここで、`usil` は、製品がインストールされた際に指定された、ユーザー指定インストール・ロケーション (USIL) のパスです。

- デフォルト以外の場所にあるインストール環境を変更する場合:

```
installp -R usil -u list of file sets
```

ここで、`usil` は、製品がインストールされた際に指定された、ユーザー指定インストール・ロケーション (USIL) のパスです。

- **smitt** を使用して IBM MQ をアンインストールまたは変更するには、以下の手順を実行します。

- a. 次の順序で必要な **smitt** ウィンドウを選択します。

```
Software Installation and Maintenance
Software Maintenance and Utilities
Remove Installed Software
```

- b. 「ソフトウェア名」フィールドにソフトウェアのリストが表示されます。
- i) 実行。
 - ii) 「F4」を押します。
- c. リストからアンインストールするファイル・セット (mqm で開始するもの) を選択します。
- 完全アンインストールの場合は、すべてのファイル・セットを選択してください。
 - インストールを変更する場合は、ファイル・セットのサブセットを選択してください。
- ファイル・セットを選択したら、**Enter**を押します。この段階でプレビューを表示するオプションがあります。アンインストールするファイル・セットをプレビューするには、オプションをデフォルト値の **Yes** に設定したままにします。これらのファイル・セットをプレビューしない場合は **No** を選択します。
- d. 「**Remove Installed Software (インストール済みソフトウェアの除去)**」パネルで **Enter** を押します。処理を続行するかを尋ねられるので、**Enter** を押してください。

タスクの結果

アンインストール後、ディレクトリー・ツリー /var/mqm および /etc/opt/mqm の下にある特定のファイルは除去されません。これらのファイルにはユーザー・データが入っているため、今後のインストールで再利用できるように残されます。残されるファイルのほとんどは、INI ファイル、エラー・ログ、FDC ファイルなどのテキストを含むファイルです。ディレクトリー・ツリー /var/mqm/shared には、実行可能ファイル共有ライブラリー libmqzsd.a および libmqzsd_r.a を含む、インストール間で共有されるファイルが含まれています。

次のタスク

- 製品が正常にアンインストールされた場合、**installp** アンインストール・コマンドで指定したユーザー指定インストール・ロケーション (USIL) の下にある、/usr/mqm ディレクトリーに含まれる任意のファイルとディレクトリーを削除できます。
- **ls1pp** コマンドを使って、USIL にインストールされている他の製品を確認します。USIL に他の製品がインストールされておらず、再度使用するつもりがない場合は、**rmusil** コマンドを使用して USIL を削除することができます。
- システム上にその他の IBM MQ インストールが存在せず、再インストールまたはマイグレーションを計画していない場合は、/var/mqm および /etc/opt/mqm ディレクトリー・ツリー (ファイル libmqzsd.a および libmqzsd_r.a を含む) を削除することができます。これらのディレクトリーを削除すると、すべてのキュー・マネージャーとそれに関連したデータは破棄されます。
- オプションで、IBM MQ がアンインストールされたら、リストされているコマンドを使用して、インストール構成ファイル mqinst.ini からインストール済み環境を削除できます。

注: 別のバージョンの IBM MQ をインストールしない場合は、**dltmqinst** コマンドを使用して既存のインストール済み環境を削除できます。そうでない場合、IBM MQ を同じ場所にインストールすると、古いインストール名が適用されます。

IBM i IBM i での IBM MQ のインストールおよびアンインストール

IBM i システム上の IBM MQ のインストールに関連するインストール・タスクは、このセクションにまとめられています。

このタスクについて

インストールの準備、および IBM MQ コンポーネントのインストールを行うには、以下のタスクを実行します。

IBM MQ をアンインストールする方法については、92 ページの『IBM MQ for IBM i のアンインストール』を参照してください。

製品のフィックスまたは更新が使用可能になっている場合は、[313 ページの『IBM MQ への保守の適用』](#)を参照してください。

手順

1. システム要件を確認します。
[66 ページの『IBM i システムでのハードウェア要件とソフトウェア要件』](#)を参照してください。
2. インストールの計画を立てます。
 - 計画のプロセスで、どのコンポーネントをどこにインストールするかを選択する必要があります。
[65 ページの『IBM i の IBM MQ コンポーネント』](#)を参照してください。
 - また、プラットフォーム固有の項目をいくつか選択する必要があります。[67 ページの『IBM i への IBM MQ のインストールの計画』](#)を参照してください。
3. IBM MQ のインストールに向けてシステムを準備します。
[67 ページの『IBM i でのシステムの準備』](#)を参照してください。
4. IBM MQ サーバーをインストールします。
[69 ページの『IBM i への IBM MQ サーバーのインストール』](#)を参照してください。
5. オプション: IBM MQ クライアントをインストールします。
[82 ページの『IBM i への IBM MQ クライアントのインストール』](#)を参照してください。
6. インストールを検査します。[88 ページの『IBM i での IBM MQ インストールの検査』](#)を参照してください。

IBM i IBM i の IBM MQ コンポーネント

IBM i で使用可能な IBM MQ のコンポーネント。

重要: IBM MQ を購入するたびにインストールする資格が付与される内容について詳しくは、[IBM MQ ライセンス情報を参照してください](#)。

次のようなコンポーネントがあります。

サーバー (ベース)

お客様独自のアプリケーションを作成しサポートできるようにします。これには、外部アプリケーションのサポートを提供するランタイム・コンポーネントが含まれています。また、他のコンピューターにインストールされた IBM MQ からのクライアント接続についてのサポートも含まれています。

サンプル (オプション 1)

サンプル・アプリケーション・プログラム。ソースは、QMQMSAMP ライブラリー内に提供されており、実行可能ファイルは、QMQM ライブラリー内に提供されています。

AMS (オプション 2)

AMS のコンポーネントです。

IBM MQ Console および REST API (オプション 3)

REST API および IBM MQ Console を介して IBM MQ の HTTP ベースの管理を追加します。

この機能を使用するには、前提条件として以下をインストールする必要があります。

- 5724L26 IBM MQ Java メッセージングおよび Web サービス
- 5770JV1 Java SE 8

Managed File Transfer (MFT) コンポーネント

*BASE

お客様独自の MFT アプリケーションを作成しサポートできるようにします。また、他のコンピューターにインストールされた IBM MQ MFT からのクライアント接続についてのサポートも含まれています。

2

ツールのサポート

3

エージェント

4

サービス

*BASE に他の 3 つのオプションが依存しているため、最初に *BASE をインストールする必要があります。オプション 4 は、要件としてオプション 3 がインストールされていなければならないことに注意してください。

関連概念

6 ページの『[IBM MQ のコンポーネントと機能](#)』

IBM MQ のインストール時に必要なコンポーネントまたは機能を選択することができます。

IBM i

IBM i システムでのハードウェア要件とソフトウェア要件

サーバー環境が IBM MQ for IBM i のインストールのための前提条件を満たしているかどうかを確認します。

インストールの前に、IBM MQ のシステム要件のページで取り上げられているハードウェア要件とソフトウェア要件をシステムが満たしているかどうかを確認する必要があります。[IBM MQ のシステム要件](#)を参照してください。

IBM MQ サーバーのストレージ要件

IBM i のストレージ要件は、インストールするコンポーネント、および必要なワークスペース量によって異なります。さらに、使用するキューの数、キューに入れるメッセージの数とサイズ、メッセージが永続メッセージかどうかによっても、ストレージ要件は違ってきます。また、ディスク、テープ、または他のメディア上に、アーカイブするための容量も必要です。詳しくは、[IBM MQ のシステム要件](#)を参照してください。

以下のものに対するディスク・ストレージも必要です。

- 前提ソフトウェア
- オプションのソフトウェア
- アプリケーション・プログラム

前提ソフトウェアのインストール

IBM MQ サーバー・インストール・イメージで提供されている前提ソフトウェアをインストールするには、以下のいずれかのオプションを選択します。

- サーバー・インストール・イメージのルートにナビゲートし、`setup.exe` をダブルクリックします。IBM MQ インストールのランチパッド・ウィンドウが表示されます。このウィンドウから、「**ソフトウェア前提条件**」オプションをクリックします。既にインストールされている前提ソフトウェアを確認してから、欠落しているソフトウェアをインストールするには、このオプションを使用します。
- サーバー・インストール・イメージの `Prereqs` フォルダーにナビゲートします。インストールするソフトウェア項目のフォルダーを選択し、インストール・プログラムを開始します。

複数証明書サポートのための前提 PTF

TLS チャネルの証明書は 1 つに制限されているわけではありません。複数の証明書を IBM i プラットフォームで使用するためには、以下のプログラム一時修正 (PTF) をインストールする必要があります。

[MF57749](#)

[MF57889](#)

[SI52214](#)

[MF58003](#)

証明書ラベルを使用して証明書を選択する方法の詳細については、[デジタル証明書ラベルの要件に関する説明](#)を参照してください。

関連概念

8 ページの『ライセンス要件』

インストール用に十分なライセンスを購入している必要があります。ご使用条件の詳細は、いつでも読めるように、インストール時にシステムに保管されます。IBM MQ は、IBM License Metric Tool (ILMT) をサポートします。

9 ページの『製品の要件とサポート情報を確認できる場所』

IBM MQ をインストールする前に、最新の情報とシステム要件をチェックする必要があります。

IBM i IBM i への IBM MQ のインストールの計画

IBM i に IBM MQ をインストールする前に、インストールするコンポーネントとそのインストール先を選択する必要があります。また、プラットフォーム固有の項目をいくつか選択する必要があります。

このタスクについて

以下のステップでは、IBM i への IBM MQ のインストールの計画に役立つ追加情報へのリンクを提供します。

手順

1. 計画時に、IBM MQ のインストールを計画している対象プラットフォームのハードウェア要件とソフトウェア要件を必ず確認してください。
詳細については、[66 ページの『IBM i システムでのハードウェア要件とソフトウェア要件』](#)を参照してください。
2. インストールする IBM MQ のコンポーネントと機能を決めます。
[6 ページの『IBM MQ のコンポーネントと機能』](#) および [10 ページの『ダウンロード可能なインストール・イメージの入手先』](#)を参照してください。

重要: インストールするコンポーネントのための、1 つまたは複数の適正なライセンスを企業が所有していることを確認してください。詳しくは、[8 ページの『ライセンス要件』](#) および [IBM MQ ライセンス情報を参照してください。](#)

IBM i IBM i でのシステムの準備

IBM i システムでは、IBM MQ をインストールする前にいくつかのタスクを完了させることが必要な場合があります。インストールの目的によっては、他の作業を完了することも必要な場合があります。

このタスクについて

以下に、システムを準備してインストールするために実行する作業をリストします。インストールの前に、使用中のプラットフォームに適した作業を完了してください。

手順

ご使用の IBM i システムで必要な追加設定を構成します。

[68 ページの『オペレーティング・システムの構成と調整 \(IBM i\)』](#)を参照してください。

次のタスク

システムを準備するための作業が完了すると、IBM MQ のインストールを開始する用意が整います。サーバーをインストールする場合は、[69 ページの『IBM i への IBM MQ サーバーのインストール』](#)を参照してください。クライアントをインストールする場合は、[82 ページの『IBM i への IBM MQ クライアントのインストール』](#)を参照してください。

関連タスク

計画

[309 ページの『IBM MQ の保守およびマイグレーション』](#)

IBM MQ では、保守、アップグレード、マイグレーションという 3 つの言葉に別々の意味があります。ここでは、それぞれの言葉の定義を示します。以下の各セクションでは、マイグレーションに関連したさま

ざまな概念を説明した後に、各種の必要なタスクを取り上げます。プラットフォーム固有のタスクが必要な場合もあります。

313 ページの『IBM MQ への保守の適用』

保守とは、取り消し可能な修正の適用のことです。キュー・マネージャー・データに対する変更は、すべて前のコード・レベルと互換性があります。

IBM i オペレーティング・システムの構成と調整 (IBM i)

IBM MQ for IBM i をインストールする前に、DSPSYSVAL コマンドを使用していくつかのシステム値を確認する必要があります。必要に応じて、CHGSYSVAL コマンドを使用して値をリセットしてください。

次の値を確認し、必要に応じて変更します。

QCCSID

すべてのメッセージには、ヘッダーにコード化文字セット ID (CCSID) があります。CCSID タグで、ソースのコード・ページおよび文字セットが識別されます。

キュー・マネージャーはその CCSID を、キュー・マネージャーを作成したジョブから取得します。ジョブ CCSID が 1 から 65534 の範囲内の有効な値でない場合には、キュー・マネージャーは代わりにデフォルトの CCSID 値 (65535) を使用します。IBM MQ キュー・マネージャーによって使用される CHGMQM は、CL コマンド CHGMQM を使用して変更することができます。

注: CCSID は、1 バイト文字セット (SBCS) または、SBCS および DBCS の混合のいずれかでなければなりません。DBCS だけにすることはできません。

QSYSLIBL

ライブラリー・リストのシステム部分をなすライブラリーのリストに QSYS2 を入れるようにしてください。IBM MQ は、データ変換および SNA LU 6.2 通信に、このライブラリーにあるプログラムを使用します。

注: QMQM を、システムの一部またはユーザー側のライブラリー・リストとして使用することはできません。

QALWQBJRST

MQ をインストールする前に、QALWQBJRST システム値が *ALL または *ALWPGMADP に設定されていることを確認してください。*NONE に設定されていると、インストールは失敗します。

インストール後、システム・セキュリティーを維持するために、QALWQBJRST を元の値にリセットしてください。

QSHRMEMCTL

QSHRMEMCTL システム値が 1 (許可) に設定されていることを確認してください。

値 1 は、プログラム間の異なるジョブ間でポインターを共用できる環境で使用されます。

IBM MQ では、共用メモリー API shmat および shmget を使用し、ジョブ間でそのポインターを共用するために、この設定が必要です。

正しく設定されていないと、IBM MQ の初期化が失敗してシステムの戻りコード「3401」(許可拒否) が出され、CRTMQM、STRMQM、ENDMQM、TRCMQM などのコマンドが失敗することになります。

QFRCCVNRST

MQ をインストールする前に、QFRCCVNRST システム値がゼロ (変換しないですべてのオブジェクトを復元する) または 1 (検証エラーのあるオブジェクトが変換される) に設定されていることを確認してください。これを設定していない場合、インストールは失敗します。

QMLTTHDACN

ジョブ・ログへのメッセージの生成を制御するように随意、設定してください。ジョブ・ログで生成されたメッセージを表示するには、QMLTTHDACN を 2 に設定し、メッセージが表示されないようにするには 1 に設定します。例えばメッセージ CPD000D は、スレッド・セーフでないコマンドがマルチスレッド・アプリケーションから実行されたときに生成される通知メッセージです。QMLTTHDACN を 1 に設定すると、メッセージは表示されません。

関連概念

66 ページの『IBM i システムでのハードウェア要件とソフトウェア要件』

サーバー環境が IBM MQ for IBM i のインストールのための前提条件を満たしているかどうかを確認します。

8 ページの『ライセンス要件』

インストール用に十分なライセンスを購入している必要があります。ご使用条件の詳細は、いつでも読めるように、インストール時にシステムに保管されます。IBM MQ は、IBM License Metric Tool (ILMT) をサポートします。

関連タスク

69 ページの『IBM i への IBM MQ サーバーのインストール』

IBM MQ for IBM i のインストール手順として、IBM MQ サーバーを 1 次言語でインストールし、サンプルをインストールして、追加の言語をインストールします。

IBM i IBM i への IBM MQ サーバーのインストール

IBM MQ for IBM i のインストール手順として、IBM MQ サーバーを 1 次言語でインストールし、サンプルをインストールして、追加の言語をインストールします。

始める前に

注: 最新バージョンの IBM MQ サーバーのインストールには、クライアントの機能が含まれています。サーバーの機能が不要な場合、スタンドアロンのクライアントのみをインストールしてください。

インストールの計画、インストール eImage のダウンロード、およびシステム値の設定が完了しました。68 ページの『オペレーティング・システムの構成と調整 (IBM i)』を参照。

IBM i システムの IBM MQ インストール可能サービスおよびコンポーネントの完全なリストについては、[IBM i のインストール可能サービスおよびコンポーネント](#) を参照してください。

このタスクについて

ベースの IBM MQ サーバーを 1 次言語でインストールする方法、サンプルをインストールする方法、および各国語の中から翻訳バージョンを選択してインストールする方法。

サーバーの各パーティションにインストールできる IBM MQ for IBM i のインスタンスは、1 つだけです。

手順

1. *ALLOBJ 特殊権限を持つユーザー・プロファイル (QSECOFR など) でシステムにサインオンします。
2. IBM MQ for IBM i ベース製品および 1 次言語をインストールします。

```
RSTLICPGM LICPGM (5724H72) DEV (installation device) OPTION (*BASE) OUTPUT (*PRINT)
```

ここでの RSTLICPGM のパラメーターは、以下のとおりです。

LICPGM(5724H72)

IBM i の製品 ID。

DEV (installation device)

製品のロード元のデバイス。一般的なものは、OPT01 などの光ディスク・ドライブです。

OPTION (*BASE)

IBM MQ for IBM i ベース製品をインストールします。

未指定パラメーター

RSTOBJ (*ALL) などの指定されていないパラメーターは、デフォルトに戻ります。このコマンドは、IBM MQ と、ご使用のシステムの 1 次言語用の言語ファイルの両方をインストールします。追加の言語のインストールについては、ステップ 4 を参照してください。

3. オプション: 次のコマンドを使用して、サンプルをインストールします。

```
RSTLICPGM LICPGM (5724H72) DEV (installation device) OPTION (1) OUTPUT (*PRINT)
```

ここでの RSTLICPGM のパラメーターは、以下のとおりです。

LICPGM (5724H72)

IBMi の製品 ID。

DEV (installation device)

製品のロード元のデバイス。一般的なものは、OPT01 などの光ディスク・ドライブです。

OPTION (1)

IBMi のサンプルをインストールします。

OUTPUT (*PRINT)

ジョブのスプール出力を使用して出力を印刷します。

4. オプション: 次のコマンドを使用して、AMS コンポーネントをインストールします。

```
RSTLICPGM LICPGM (5724H72) DEV (installation device) OPTION (2) OUTPUT (*PRINT)
```

ここでの RSTLICPGM のパラメーターは、以下のとおりです。

LICPGM (5724H72)

IBMi の製品 ID。

DEV (installation device)

製品のロード元のデバイス。一般的なものは、OPT01 などの光ディスク・ドライブです。

OPTION (2)

IBMi 用の AMS をインストールします。

OUTPUT (*PRINT)

ジョブのスプール出力を使用して出力を印刷します。

5. オプション: 次のコマンドを使用して、WEB コンポーネントをインストールします。

```
RSTLICPGM LICPGM (5724H72) DEV (installation device) OPTION (3) OUTPUT (*PRINT)
```

ここでの RSTLICPGM のパラメーターは、以下のとおりです。

LICPGM (5724H72)

IBMi の製品 ID。

DEV (installation device)

製品のロード元のデバイス。一般的なものは、OPT01 などの光ディスク・ドライブです。

OPTION (3)

IBMi 用の WEB コンポーネントをインストールします。

OUTPUT (*PRINT)

ジョブのスプール出力を使用して出力を印刷します。

注: この機能を使用するには、前提条件として以下をインストールする必要があります。

- 5724L26 IBM MQ Java メッセージングおよび Web サービス
- 5770JV1 Java SE 8

6. オプション: 追加の言語をインストールするには、*ALLOBJ 特殊権限のあるユーザー・プロファイルでシステムにサインオンします。表から言語コードを選択します。

表 8. IBM MQ for IBM i のグローバル化バージョン。	
言語 ID	言語
2909	ベルギー英語
2966	ベルギー・フランス語 MNCS (各国間共通文字セット)
2980	ブラジル・ポルトガル語
2981	カナダ・フランス語 MNCS
2975	チェコ語

表 8. IBM MQ for IBM i のグローバル化。 (続き)	
言語 ID	言語
2924	英語 (大文字および小文字)
2984	米国英語 DBCS
2938	米国英語 (大文字) DBCS
2928	フランス語
2940	フランス語 MNCS
2929	ドイツ語
2939	ドイツ語 MNCS
2976	ハンガリー語
2932	イタリア語
2942	イタリア語 MNCS
2962	日本語
2930	日本語
2986	韓国語
2978	ポーランド語
2979	ロシア語
2989	中国語 (簡体字)
2931	スペイン語

- 日本語機能コード 2962 をインストールする場合、製品をインストールするジョブの CCSID が 930 ではなく 939 に設定されていることを確認してください。これを行うと、CCSID 930 でのインバリアント小文字の問題を防げます。

```
CHGJOB CCSID(939)
```

- 言語機能コードが表にない場合、製品はお客様の言語には翻訳されていません。使用可能な言語の機能コードを選択して、そのバージョンをインストールする必要があります。その言語ロードで IBM MQ を使用するには、手動でシステム・ライブラリー・リストを変更する必要があります。

```
CHGSYSLIBL LIB(QSYS2924)
```

IBM i 製品資料の「[How a language is displayed for IBM i functions](#)」の「*How a language of your choice is displayed for licensed programs*」も参照してください。

- Korean DBCS を使用していて、端末エミュレーターを 24*80 セッションに構成した場合、80 桁を超える MQ エラー・ログ・メッセージの DBCS 文字が EDTF で正しく表示されない可能性があります。これを避けるには、132 桁を表示できるセッション (例えば 27*132) を使用するよう端末エミュレーターを構成してください。
- 適切な言語 ID を指定して、次のコマンドを実行します。

```
RSTLICPGM LICPGM(5724H72) DEV( installation device ) RSTOBJ(*LNG) LNG( language ID )
```

これにより、言語に対応する QSYS ライブラリーにコマンド、メッセージ・ファイル、およびパネル・グループがインストールされます。例えば、フランス語にはライブラリー QSYS2928 が使用

されます。この QSYS29nn ライブラリーが存在しない場合は、RSTLICPGM コマンドで作成されます。

7. 製品が正しくロードされたことを確認するには、ソフトウェア資源の表示 (DSPSFWRSC) コマンドを発行して、ライセンス・プログラム 5724H72 がリストされていることを確認します。ベースおよびサンプル (オプション) をインストールした場合には、次のように表示されます。

```
Resource
ID      Option Feature Description
5724H72 *BASE 5050   IBM MQ for IBM i
5724H72 *BASE 2924   IBM MQ for IBM i
5724H72 1      5050   IBM MQ for IBM i - Samples
```

8. 「ソフトウェア資源の表示」画面の表示中に F11 キーを押すと、インストールされたプロダクトのライブラリーおよびバージョン番号が表示されます。

```
Resource      Feature
ID            Option Feature Type Library Release
5724H72      *BASE 5050   *CODE QMQM V9R3M0
5724H72      *BASE 2924   *LNG  QMQM V9R3M0
5724H72      1      5050   *CODE QMQMSAMP V9R3M0
```

9. 言語バージョンを追加してインストールした場合には、それらのバージョンについての項目も表示されます。例えば、フランス語バージョンをインストールした場合、フランス語の言語 ID は 2928 なので、次のように表示されます。

a)

```
Resource
ID      Option Feature Description
5724H72 *BASE 2928   IBM MQ for IBM i
```

- b) F11 キーを押すと次のように表示されます。

```
Resource      Feature
ID            Option Feature Type Library Release
5724H72      *BASE 2928   *LNG  QSYS2928 V9R3M0
```

10. インストールしたバージョンを正確に確認するには、DSPMQMVER コマンドを使用します。V9R3M0 の場合は、次のように報告されます。

```
Version: 9.3.0.0
```

11. アップデートの確認、プログラム権限の確認、および IBM MQ サブシステムの開始というインストール後の作業を行ってください。80 ページの『[IBM i での IBM MQ のポストインストール・タスクの実行](#)』を参照してください。

次のタスク

インストール結果を詳しく調べる場合は、次の 1 つまたは複数の作業を実行してください。

- DSPJOBLOG コマンドを使ってログ・ファイルを表示します。
- RSTLICPGM コマンドによって生成されたスプール・ファイルを表示します。

IBM MQ のインストールが失敗した場合は、81 ページの『[IBM i のインストールが失敗した場合の処理](#)』を参照してください。

関連概念

92 ページの『[IBM MQ for IBM i のアンインストール](#)』

IBM MQ for IBM i をアンインストールするには、2 つの方法があります。

▶ IBM i IBM i での IBM MQ サーバーのサイレント・インストール

CALL PGM(QSYS/QLPACAGR) コマンドを使用して、IBM MQ の非対話式インストールを実行できます。非対話式インストールは、サイレント・インストールまたは不在インストールとも呼ばれます。

始める前に

インストール手順を開始する前に、67 ページの『[IBM iでのシステムの準備](#)』で説明されている必要な手順が完了していることを確認してください。

このタスクについて

このトピックでは、サーバーの非対話式インストールについて説明します。

手順

1. 次のコマンドを実行し、ベースの使用条件に事前に同意します。

```
CALL PGM ( QSYS/QLPACAGR) PARM ('5724H72' 'V9R2M0' '0000' 0)
```

ここでの **PARM** のパラメーターは、以下のとおりです。

5724H72

IBM i の製品 ID。

V9R3M0

バージョン、リリース、および修正レベル。

0000

IBM MQ 製品のオプション番号。

0

未使用のエラー構造体。

2. オプションで、次のコマンドを実行することで、サンプルの使用条件に事前に同意します。

```
CALL PGM (QSYS/QLPACAGR) PARM ('5724H72' 'V9R2M0' '0001' 0)
```

ここでの **PARM** のパラメーターは、以下のとおりです。

5724H72

IBM i の製品 ID。

V9R3M0

バージョン、リリース、および修正レベル。

0001

IBM MQ 製品のオプション番号。

0

未使用のエラー構造体。

3. IBM MQ for IBM i ベース製品および 1 次言語をインストールします。

```
RSTLICPGM LICPGM (5724H72) DEV (installation device) OPTION (*BASE) OUTPUT (*PRINT)
```

ここでの RSTLICPGM のパラメーターは、以下のとおりです。

LICPGM(5724H72)

IBM i の製品 ID。

DEV (*installation device*)

製品のロード元のデバイス。一般的なものは、OPT01 などの光ディスク・ドライブです。

OPTION (*BASE)

IBM MQ for IBM i ベース製品をインストールします。

未指定パラメーター

RSTOBJ (*ALL) などの指定されていないパラメーターは、デフォルトに戻ります。このコマンドは、IBM MQ と、ご使用のシステムの 1 次言語用の言語ファイルの両方をインストールします。追加の言語のインストールについては、ステップ 4 を参照してください。

4. オプション: 次のコマンドを使用して、サンプルをインストールします。

```
RSTLICPGM LICPGM (5724H72) DEV (installation device) OPTION (1) OUTPUT (*PRINT)
```

ここでの RSTLICPGM のパラメーターは、以下のとおりです。

LICPGM (5724H72)

IBM i の製品 ID。

DEV (installation device)

製品のロード元のデバイス。一般的なのは、OPT01 などの光ディスク・ドライブです。

OPTION (1)

IBM i のサンプルをインストールします。

OUTPUT (*PRINT)

ジョブのスプール出力を使用して出力を印刷します。

5. オプション: 追加の言語をインストールするには、*ALLOBJ 特殊権限のあるユーザー・プロファイルでシステムにサインオンします。表から言語コードを選択します。

表 9. IBM MQ for IBM i のグローバル化セッション。	
言語 ID	言語
2909	ベルギー英語
2966	ベルギー・フランス語 MNCS (各国間共通文字セット)
2980	ブラジル・ポルトガル語
2981	カナダ・フランス語 MNCS
2975	チェコ語
2924	英語 (大文字および小文字)
2984	米国英語 DBCS
2938	米国英語 (大文字) DBCS
2928	フランス語
2940	フランス語 MNCS
2929	ドイツ語
2939	ドイツ語 MNCS
2976	ハンガリー語
2932	イタリア語
2942	イタリア語 MNCS
2962	日本語
2930	日本語
2986	韓国語
2978	ポーランド語
2979	ロシア語
2989	中国語 (簡体字)
2931	スペイン語

- 日本語機能コード 2962 をインストールする場合、製品をインストールするジョブの CCSID が 930 ではなく 939 に設定されていることを確認してください。これを行うと、CCSID 930 でのインバリアント小文字の問題を防げます。

```
CHGJOB CCSID(939)
```

- 言語機能コードが表にない場合、製品はお客様の言語には翻訳されていません。使用可能な言語の機能コードを選択して、そのバージョンをインストールする必要があります。その言語ロードで IBM MQ を使用するには、手動でシステム・ライブラリー・リストを変更する必要があります。

```
CHGSYSLIBL LIB(QSYS2924)
```

IBM i 製品資料の「[How a language is displayed for IBM i functions](#)」の「[How a language of your choice is displayed for licensed programs](#)」も参照してください。

- Korean DBCS を使用していて、端末エミュレーターを 24*80 セッションに構成した場合、80 桁を超える MQ エラー・ログ・メッセージの DBCS 文字が EDTF で正しく表示されない可能性があります。これを避けるには、132 桁を表示できるセッション(例えば 27*132)を使用するように端末エミュレーターを構成してください。
- 適切な言語 ID を指定して、次のコマンドを実行します。

```
RSTLICPGM LICPGM(5724H72) DEV( installation device ) RSTOBJ(*LNG) LNG( language ID )
```

これにより、言語に対応する QSYS ライブラリーにコマンド、メッセージ・ファイル、およびパネル・グループがインストールされます。例えば、フランス語にはライブラリー QSYS2928 が使用されます。この QSYS29nn ライブラリーが存在しない場合は、RSTLICPGM コマンドで作成されます。

- 製品が正しくロードされたことを確認するには、ソフトウェア資源の表示 (DSPSFWRSC) コマンドを発行して、ライセンス・プログラム 5724H72 がリストされていることを確認します。ベースおよびサンプル (オプション) をインストールした場合には、次のように表示されます。

```
Resource
ID      Option Feature Description
5724H72 *BASE 5050   IBM MQ for IBM i
5724H72 *BASE 2924   IBM MQ for IBM i
5724H72 1      5050   IBM MQ for IBM i - Samples
```

- 「ソフトウェア資源の表示」画面の表示中に F11 キーを押すと、インストールされたプロダクトのライブラリーおよびバージョン番号が表示されます。

```
Resource      Feature
ID      Option Feature Type Library Release
5724H72 *BASE 5050 *CODE QMQM V9R3M0
5724H72 *BASE 2924 *LNG QMQM V9R3M0
5724H72 1      5050 *CODE QMQMSAMP V9R3M0
```

- 言語バージョンを追加してインストールした場合には、それらのバージョンについての項目も表示されます。例えば、フランス語バージョンをインストールした場合、フランス語の言語 ID は 2928 なので、次のように表示されます。

a)

```
Resource
ID      Option Feature Description
5724H72 *BASE 2928   IBM MQ for IBM i
```

- F11 キーを押すと次のように表示されます。

```
Resource      Feature
ID      Option Feature Type Library Release
5724H72 *BASE 2928 *LNG QSYS2928 V9R3M0
```

9. インストールしたバージョンを正確に確認するには、DSPMQMVER コマンドを使用します。V9R3M0 の場合は、次のように報告されます。

Version: 9.3.0.0

10. アップデートの確認、プログラム権限の確認、および IBM MQ サブシステムの開始というインストール後の作業を行ってください。80 ページの『IBM i での IBM MQ のポストインストール・タスクの実行』を参照してください。

次のタスク

インストール結果を詳しく調べる場合は、次の 1 つまたは複数の作業を実行してください。

- DSPJOBLOG コマンドを使ってログ・ファイルを表示します。
- RSTLICPGM コマンドによって生成されたスプール・ファイルを表示します。

IBM MQ のインストールが失敗した場合は、81 ページの『IBM i のインストールが失敗した場合の処理』を参照してください。

IBM i IBM i での Managed File Transfer のインストール

IBM MQ Managed File Transfer for IBM i をインストールするには、IBM MQ Java メッセージングおよび Web サービス・サーバーを 1 次言語でインストールし、追加のオプションをインストールします。

始める前に

注：最新バージョンの IBM MQ Managed File Transfer のインストールには、クライアント機能も含まれません。

インストールの計画、インストール・イメージのダウンロード、およびシステム値の設定が完了しました。68 ページの『オペレーティング・システムの構成と調整 (IBM i)』を参照。

以下のコンポーネントをインストールしておく必要があります。

プログラム	オプション	説明
5761JV1	14 または 15	Java SE 7 32 ビットまたは Java SE 7 64 ビット
5770SS1	39	International Components for Unicode
5724L26	*BASE	IBM MQ Java メッセージングおよび Web サービス

このタスクについて

ベースの Managed File Transfer を 1 次言語でインストールし、その他のオプションをインストールする方法。

サーバーの各パーティションにインストールできる Managed File Transfer for IBM i のインスタンスは、1 つだけです。

手順

1. *ALLOBJ 特殊権限を持つユーザー・プロファイル (QSECOFR など) でシステムにサインオンします。
2. Managed File Transfer for IBM i ベース製品をインストールします。

RSTLICPGM LICPGM (5725M50) DEV (installation device) OPTION (*BASE) OUTPUT (*PRINT)

ここでの RSTLICPGM のパラメーターは、以下のとおりです。

LICPGM (5725M50)

Managed File Transfer for IBM i の製品 ID。

DEV (*installation device*)

製品のロード元のデバイス。一般的なものは、OPT01 などの光ディスク・ドライブです。

OPTION (*BASE)

IBM MQ 基本製品用の Managed File Transfer for IBM i をインストールします。

未指定パラメーター

RSTOBJ (*ALL) などの指定されていないパラメーターは、デフォルトに戻ります。このコマンドは、IBM MQ と、ご使用のシステムの 1 次言語用の言語ファイルの両方をインストールします。

3. オプション: 次のコマンドを使用して、ツールをインストールします。

```
RSTLICPGM LICPGM(5725M50) DEV(installation device) OPTION(2) OUTPUT(*PRINT)
```

ここでの RSTLICPGM のパラメーターは、以下のとおりです。

LICPGM (5725M50)

Managed File Transfer for IBM i の製品 ID。

DEV (*installation device*)

製品のロード元のデバイス。一般的なものは、OPT01 などの光ディスク・ドライブです。

OPTION (2)

Managed File Transfer for IBM i 用のツールをインストールします。

OUTPUT (*PRINT)

ジョブのスプール出力を使用して出力を印刷します。

オプション 3 (エージェント) とオプション 4 (サービス) について、手順 [77 ページの『3』](#) を繰り返します。

4. 製品が正しくロードされたことを確認するには、ソフトウェア資源の表示 (DSPSFWRSC) コマンドを発行して、ライセンス・プログラム 5725M50 がリストされていることを確認します。ベースおよびツール (オプション) をインストールした場合には、次のように表示されます。

Resource ID	Option	Feature	Description
5725M50	*BASE	5050	Managed File Transfer for IBM i
5725M50	*BASE	2924	Managed File Transfer for IBM i
5725M50	2	5050	Managed File Transfer for IBM i - Tools

5. 「ソフトウェア資源の表示」画面の表示中に F11 キーを押すと、インストールされたプロダクトのライブラリーおよびバージョン番号が表示されます。

Resource ID	Option	Feature	Type	Library	Release
5725M50	*BASE	5050	*CODE	QMOMMFT	V9R3M0
5725M50	*BASE	2924	*LNG	QMOMMFT	V9R3M0
5725M50	2	5050	*CODE	MFTT00L	V9R3M0

6. インストール後のタスクとして、更新があるかどうか確認し、プログラム権限を確認して、Managed File Transfer サブシステムを開始します。

次のタスク

インストール結果を詳しく調べる場合は、次の 1 つまたは複数の作業を実行してください。

- DSPJOBLOG コマンドを使ってログ・ファイルを表示します。
- RSTLICPGM コマンドによって生成されたスプール・ファイルを表示します。

IBM MQ のインストールが失敗した場合は、[81 ページの『IBM i のインストールが失敗した場合の処理』](#)を参照してください。

ダウンロードしたインストール・イメージからの IBM MQ for IBM i のインストール

IBM MQ for IBM i のインストールは、IBM からダウンロードしたインストール・イメージを使用して実行できます。

始める前に

インストール手順を開始する前に、67 ページの『[IBM i でのシステムの準備](#)』で説明されている必要な手順が完了していることを確認してください。

このタスクについて

2つのインストール・イメージが zip ファイルとして提供されています。1つは、クライアントとサーバー用のイメージです。これらのイメージには、ライセンス交付を受けたプログラムがすべて入っています。もう1つのクライアント専用イメージにはクライアントのみが入っています。

クライアントとサーバー用のイメージには、圧縮された7つのすべての IBM i 保管ファイル (**SAVF**) が入っていますが、クライアントのイメージには4つの保管ファイルが入っています。これらの保管ファイルは以下のとおりです。

- MQ92BASE - IBM MQ のクライアントとサーバーの基本プログラム・オブジェクト
- MQ92SAMP - IBM MQ クライアントとサーバーのサンプル
- MQ92EN24 - IBM MQ のクライアントとサーバーの米国英語 (2924) の言語オブジェクト

また、クライアント専用イメージには以下が含まれています。

- MQ92CBASE - IBM MQ クライアント
- MQ92CSAMP - IBM MQ クライアントのサンプル
- MQ92JBASE - IBM MQ Java
- MQ92JSAMP - IBM MQ Java サンプル

手順

1. いずれかのインストール・イメージをダウンロードし、一時ディレクトリーに解凍します。
2. IBM i では、以下のコマンドを使用して、アップロードされるファイルを保持するのに十分な空の保管ファイルを格納するライブラリーを作成します。

```
CRTLIB LIB(MQ92PROD)
CRTSAVF FILE(MQ92PROD/MQ92BASE) /* Server and Client */
CRTSAVF FILE(MQ92PROD/MQ92SAMP) /* Server and Client Samples */
CRTSAVF FILE(MQ92PROD/MQ92EN24) /* 2924 English */
CRTSAVF FILE(MQ92PROD/MQ92CBASE) /* Standalone Client */
CRTSAVF FILE(MQ92PROD/MQ92CSAMP) /* Standalone Client Samples */
CRTSAVF FILE(MQ92PROD/MQ92JBASE) /* Java and JMS Classes */
CRTSAVF FILE(MQ92PROD/MQ92JSAMP) /* Java and JMS Samples */
```

その他の言語を使用する場合

```

CRTSAVF FILE(MQ92PROD/MQ92EN09) /* 2929 Belgian English */
CRTSAVF FILE(MQ92PROD/MQ92FR28) /* 2928 French */
CRTSAVF FILE(MQ92PROD/MQ92JA30) /* 2930 Japanese */
CRTSAVF FILE(MQ92PROD/MQ92ES31) /* 2931 Spanish */
CRTSAVF FILE(MQ92PROD/MQ92IT32) /* 2932 Italian */
CRTSAVF FILE(MQ92PROD/MQ92EN38) /* 2938 English DBCS UPPERCASE */
CRTSAVF FILE(MQ92PROD/MQ92FR40) /* 2940 French MNCS */
CRTSAVF FILE(MQ92PROD/MQ92IT42) /* 2942 Italian MNCS */
CRTSAVF FILE(MQ92PROD/MQ92FR66) /* 2966 French MNCS */
CRTSAVF FILE(MQ92PROD/MQ92FR81) /* 2981 French MNCS */
CRTSAVF FILE(MQ92PROD/MQ92EN84) /* 2984 English DBCS */
CRTSAVF FILE(MQ92PROD/MQ92CZ75) /* 2975 Czech */
CRTSAVF FILE(MQ92PROD/MQ92HU76) /* 2976 Hungarian */
CRTSAVF FILE(MQ92PROD/MQ92PL78) /* 2978 Polish */
CRTSAVF FILE(MQ92PROD/MQ92RU79) /* 2979 Russian */
CRTSAVF FILE(MQ92PROD/MQ92PT80) /* 2980 Portugese/Brazilian */
CRTSAVF FILE(MQ92PROD/MQ92JA62) /* 2962 Japanese */
CRTSAVF FILE(MQ92PROD/MQ92K086) /* 2986 Korean */
CRTSAVF FILE(MQ92PROD/MQ92ZH89) /* 2989 Chinese */
CRTSAVF FILE(MQ92PROD/MQ92DE29) /* 2929 German */
CRTSAVF FILE(MQ92PROD/MQ92DE39) /* 2939 German */

```

- 以下のコマンドを実行して、IBM i マシンに対する ftp セッションを開始し、必要な保管ファイルをアップロードします。

```

ftp (your_ibmi_hostname)
bin
put MQ92BASE MQ92PROD/MQ92BASE
put MQ92SAMP MQ92PROD/MQ92SAMP
put MQ92EN24 MQ92PROD/MQ92EN24
put MQ92CBASE MQ92PROD/MQ92CBASE
put MQ92CSAMP MQ92PROD/MQ92CSAMP
put MQ92JBASE MQ92PROD/MQ92JBASE
put MQ92JSAMP MQ92PROD/MQ92JSAMP

```

追加の言語ロードを使用する場合

```

put MQ92EN09 MQ92PROD/MQ92EN09
put MQ92FR28 MQ92PROD/MQ92FR28
put MQ92JA30 MQ92PROD/MQ92JA30
put MQ92ES31 MQ92PROD/MQ92ES31
put MQ92IT32 MQ92PROD/MQ92IT32
put MQ92EN38 MQ92PROD/MQ92EN38
put MQ92FR40 MQ92PROD/MQ92FR40
put MQ92IT42 MQ92PROD/MQ92IT42
put MQ92FR66 MQ92PROD/MQ92FR66
put MQ92FR81 MQ92PROD/MQ92FR81
put MQ92EN84 MQ92PROD/MQ92EN84
put MQ92CZ75 MQ92PROD/MQ92CZ75
put MQ92HU76 MQ92PROD/MQ92HU76
put MQ92PL78 MQ92PROD/MQ92PL78
put MQ92RU79 MQ92PROD/MQ92RU79
put MQ92PT80 MQ92PROD/MQ92PT80
put MQ92JA62 MQ92PROD/MQ92JA62
put MQ92K086 MQ92PROD/MQ92K086
put MQ92ZH89 MQ92PROD/MQ92ZH89
put MQ92DE29 MQ92PROD/MQ92DE29
put MQ92DE39 MQ92PROD/MQ92DE39

```

- IBM MQ for IBM i のインストールの準備を行うために、IBM i マシンにサインオンし、67 ページの『IBM iでのシステムの準備』に詳述している手順に従ったことを確認します。
- インストール・デバイスを *SAVF と指定し、インストールするオプションが含まれている保管ファイルの名前を指定して、**RSTLICPGM** コマンドを入力します。

IBM MQ Java のライセンス交付を受けたプログラムは、スタンドアロンでインストールすることも、他のライセンス交付プログラムと共存させることもできます。

IBM MQ クライアントはスタンドアロンでインストールできます。ただし、唯一、同じシステムの IBM MQ Java とは共存することもできます。

IBM MQ サーバーを、IBM MQ クライアントが既にインストールされているシステムにインストールしようとする、スリップ・インストール・アップグレードが実行され、クライアントが、サーバーのライセンス交付を受けたプログラムに置き換えられます。

サーバーのライセンス交付を受けた既存のプログラムの上に、IBM MQ クライアントをスタンドアロンでインストールすることはできません。インストールは失敗します。

以下に例を示します。

```
/* IBM MQ Client and Server program objects */
RSTLICPGM LICPGM(5724H72) DEV(*SAVF) SAVF(MQ92PROD/MQ92BASE) +
RSTOBJ(*PGM) OPTION(*BASE) OUTPUT(*PRINT)

/* IBM MQ Client & Server English 2924 Language Load */
RSTLICPGM LICPGM(5724H72) DEV(*SAVF) SAVF(MQ92PROD/MQ92EN24) +
RSTOBJ(*LNG) LNG(2924) OUTPUT(*PRINT)

/* Additional languages - alter SAVF and LNG parameters... */
/* IBM MQ Client & Server Japanese 2930 Language Load */
RSTLICPGM LICPGM(5724H72) DEV(*SAVF) SAVF(MQ92PROD/MQ92JA30) +
RSTOBJ(*LNG) LNG(2930) OUTPUT(*PRINT)

/* IBM MQ Client & Server Samples */
RSTLICPGM LICPGM(5724H72) DEV(*SAVF) SAVF(MQ92PROD/MQ92SAMP) +
OPTION(1) OUTPUT(*PRINT)

/* IBM MQ Java */
RSTLICPGM LICPGM(5724L26) DEV(*SAVF) SAVF(MQ92PROD/MQ92JBASE) +
OPTION(*BASE) OUTPUT(*PRINT)

/* IBM MQ Java Samples */
RSTLICPGM LICPGM(5724L26) DEV(*SAVF) SAVF(MQ92PROD/MQ92JSAMP) +
OPTION(1) OUTPUT(*PRINT)

/* IBM MQ Client */
RSTLICPGM LICPGM(5725A49) DEV(*SAVF) SAVF(MQ92PROD/MQ92CBASE) +
OPTION(*BASE) OUTPUT(*PRINT)

/* IBM MQ Client Samples */
RSTLICPGM LICPGM(5725A49) DEV(*SAVF) SAVF(MQ92PROD/MQ92CSAMP) +
OPTION(1) OUTPUT(*PRINT)
```

6. アップデートの確認、プログラム権限の確認、および IBM MQ サブシステムの開始というインストール後の作業を行ってください。80 ページの『[IBM i での IBM MQ のポストインストール・タスクの実行](#)』を参照してください。

次のタスク

インストール結果を詳しく調べる場合は、次の 1 つまたは複数の作業を実行してください。

- DSPJOBLOG コマンドを使ってログ・ファイルを表示します。
- RSTLICPGM コマンドによって生成されたスプール・ファイルを表示します。

IBM MQ のインストールが失敗した場合は、81 ページの『[IBM i のインストールが失敗した場合の処理](#)』を参照してください。

IBM i での IBM MQ のポストインストール・タスクの実行

IBM MQ for IBM i のインストール後、使用前に行う作業。

このタスクについて

ご使用のシステムに IBM MQ for IBM i が正しくインストールされたら、以下を行ってください。

手順

1. 最新の製品情報については、IBM MQ Web サイト ([IBM MQ 製品ページ](#)) を参照してください。
2. すべてのフィックスパックをインストールして適用します。
3. 複数のシステム、および OS/400 または IBM i、および IBM MQ の異なるリリースの組み合わせを使用している場合は、制御言語プログラムをコンパイルする際に注意が必要です。制御言語プログラムが稼働する予定のシステムか、OS/400 または IBM i、および IBM MQ のリリースの組み合わせが同じであるシステムのいずれかで、コンパイルを行う必要があります。新しいバージョンの IBM MQ をインストー

ルするときに、QSYS/DLTCMD コマンドを使用してすべての QSYSVvRrMm ライブラリーから、前のリリースの IBM MQ コマンドをすべて削除してください。

4. システムに IBM MQ をインストールしたことがない場合は、QMADM グループ・プロファイルにユーザー・プロファイルを追加する必要があります。CHGUSRPRF コマンドを使用して、QMADM グループ・プロファイルのキュー・マネージャー・メンバーの作成および管理に使用されるすべてのユーザー・プロファイルを作成します。

a) 次のコマンドを発行して、IBM MQ サブシステムを開始します。

```
STRSBS SBS(D(QMQM/QMQM))
```

注: サブシステムは、システムの各 IPL の後で始動する必要があるため、システムの始動プロセスの一部として始動するように選択することができます。

5. システム・デフォルト・オブジェクトを作成します。キュー・マネージャーを作成するために CRTMQM コマンドを実行すると、システム・デフォルト・オブジェクトが自動的に作成されます。例えば、CRTMQM MQMNAME(QMGRNAME) ASP(*SYSTEM)。これらのシステム・デフォルト・オブジェクトは、STRMQM コマンドを使用してリフレッシュすることができます。(注意: このコマンドは既存のデフォルト・オブジェクトをすべて置換します。)例えば、STRMQM MQMNAME(QMGRNAME) RDEFSYS(*YES) のようになります。このコマンドの使用法については、画面上のヘルプを参照してください。

注: コマンド STRMQM MQMNAME(QMGRNAME) RDEFSYS(*YES):

- コマンドはオブジェクトを再作成せず、すべての SYSTEM.* に対して CRTxxxx REPLACE (*YES) を実行します。オブジェクト。
- これは、オブジェクトのパラメーターをそのデフォルト値に戻すことを意味しています。そのため、例えば SYSTEM.DEFAULT.LOCAL.QUEUE オブジェクトにおいて TRGENBL が *YES に変更されていた場合には、このコマンドが実行されると TRGENBL(*NO)に戻されます。
- キューにメッセージが存在する場合、それらのメッセージは除去されません。キューは物理的には削除されなためです。
- SYSTEM.AUTH.DATA.QUEUE の内容は、このコマンドが実行されても影響を受けません。
- そのため、この内容 (やその他の重要なキューの内容) が壊れた場合には、それを物理的に削除して最初から作り直すか、あるいはバックアップから再作成する必要があります。

タスクの結果

これで IBM MQ for IBM i の使用を開始する準備ができました。

注: IBM MQ for IBM i をインストールすると、次の 2 つのユーザー・プロファイルが作成されます。

- QMQM
- QMQMADM

これらの 2 つのオブジェクトは、IBM MQ for IBM i を正常に実行するために不可欠なオブジェクトです。これらを変更したり削除したりしないでください。そのような操作を行ってしまった場合、IBM は、ご使用のプロダクトが正しく動作することを保証できません。

IBM MQ およびデータをアンインストールすると、それらのプロファイルは削除されます。IBM MQ のみをアンインストールすると、それらのプロファイルは保持されます。

IBM i

IBM i のインストールが失敗した場合の処理

IBM MQ Server または Client for IBM i のインストールが失敗したら、再インストールを試行する前に、インストールおよび部分的にインストールされたオブジェクトを削除する必要があります。

手順

1. DLTLICPGM LICPGM(5725A49)OPTION(*ALL) を使用して、インストールされたオプションを削除します。

- 部分的にインストールされたオプションを削除するには、QMQM ライブラリー (および必要な場合は QMQMSAMP ライブラリー) を削除します。
- EDTF コマンドを使用して、IFS ディレクトリー /QIBM/ProdData/mqm とそのサブディレクトリー (例: EDTF STMF ('/QIBM/ProdData')) を削除し、mqm ディレクトリーに対して **オプション 9** を選択します。

IBM MQ Java のインストールに失敗したら、再インストールを試行する前に、部分的にインストールされたオブジェクトを削除します。

- QMQMJAVA ライブラリーを削除します。
- EDTF** コマンドを使用して、IFS ディレクトリー /QIBM/ProdData/mqm/java とそのサブディレクトリーを削除します。例えば、次のようにします。

```
EDTF STMF ('/QIBM/ProdData/mqm')
```

Java ディレクトリーに対して、オプション 9 を選択します。

IBM i IBM i での試用ライセンスの変換

IBM MQ を再インストールせずに、試用ライセンスを完全ライセンスに変換します。

試用ライセンスの有効期限が切れると、**strmqm** コマンドによって表示される "count-down" により、ライセンスの有効期限が切れたことが通知され、コマンドは実行されません。

始める前に

- IBM MQ が試用ライセンスでインストールされている。
- IBM MQ の完全ライセンスが交付されたコピーのインストール・メディアに対するアクセス権がある。

このタスクについて

試用ライセンスを完全ライセンスに変換するには、**setmqprd** コマンドを実行します。

IBM MQ の試用コピーに完全ライセンスを適用しないことにした場合は、いつでもこのコピーをアンインストールできます。

手順

- 完全ライセンスが交付されたインストール・メディアから完全ライセンスを取得します。
フル・ライセンス・ファイルは **amqpcert.lic** です。
- アップグレードするインストール済み環境から **setmqprd** コマンドを実行します。

```
CALL PGM(QMQM/SETMQPRD) PARM('LICENSE_PATH/amqpcert.lic')
```

ここで、**LICENSE_PATH** は、ユーザーが取得した **amqpcert.lic** ファイルへのパスです。

関連資料

[setmqprd](#)

IBM i IBM i への IBM MQ クライアントのインストール

IBM MQ client for IBM i は、IBM MQ 製品の一部です。

始める前に



重要: IBM MQ サーバーをインストール済みの場合、クライアントはインストールされているので、スタンドアロン・クライアントのインストールをしようと試みないでください。

サーバーの各パーティションには、IBM MQ Client for IBM i のインスタンスを1つしかインストールできません。

IBM MQ client for IBM i をインストールすると、次の2つのユーザー・プロファイルが作成されます。

- QMQM
- QMQMADM

これらの2つのオブジェクトは、IBM MQ for IBM i を正常に実行するために不可欠なオブジェクトです。これらを変更したり削除したりしないでください。そのような操作を行ってしまった場合、IBM は、ご使用のプロダクトが正しく動作することを保証できません。これらのプロファイルは、プロダクトが削除されてもそのまま維持されます。

このタスクについて

この手順では、クライアントとクライアント・サンプルの両方のインストールを扱います。クライアント・サンプルをインストールしない場合は、サンプルに関するステップは完了しないでください。

オプションのステップに従ってライセンス条項に事前に合意し、**RSTLICPGM** コマンドを発行すると、対話式的入力を必要とせずにインストールが実行されます。

手順

1. *ALLOBJ 特殊権限を持つユーザー・プロファイル (QSECOFR など) でシステムにサインオンします。
2. オプション: ライセンス条項に事前に合意します。ライセンス条項に事前に合意することを選択しなかった場合、使用条件を受諾するための画面が表示されます。次のコマンドを実行して、ライセンス条項に事前に合意します。
 - a) クライアントの場合:

```
CALL PGM (QSYS/QLPACAGR) PARM ('5725A49' 'V9R2M0' '0000' 0)
```

PARM のパラメーターは、次のとおりです。

5725A49

IBM MQ client for IBM i の製品 ID

V9R3M0

バージョン、リリース、および修正レベル

0000

ベース IBM MQ client for IBM i 製品のオプション番号

0

未使用のエラー構造体

- b) クライアント・サンプルの場合

```
CALL PGM (QSYS/QLPACAGR) PARM ('5725A49' 'V9R2M0' '0001' 0)
```

PARM のパラメーターは、次のとおりです。

5725A49

IBM MQ client for IBM i の製品 ID

V9R3M0

バージョン、リリース、および修正レベル

0001

サンプルのオプション番号

0

未使用のエラー構造体

3. 対話式的入力を要求しないでインストールを実行するには、インストール・コマンドを発行します。

a) 次のコマンドを発行して、クライアントをインストールします。

```
RSTLICPGM LICPGM (5725A49) DEV (installation device) OPTION (*BASE) OUTPUT (*PRINT)
```

RSTLICPGM のパラメーターは、次のとおりです。

LICPGM (5725A49)

IBM MQ client for IBM i の製品 ID

DEV (installation device)

製品のロード元のデバイス。一般的なものは、OPT01 などの光ディスク・ドライブです。

OPTION (*BASE)

インストールされた IBM MQ client for IBM i 製品のレベル

OUTPUT (*PRINT)

ジョブのスパール出力が印刷されたかどうか

b) 次のコマンドを発行して、サンプルをインストールします。

```
RSTLICPGM LICPGM (5725A49) DEV (installation device) OPTION (1) OUTPUT (*PRINT)
```

RSTLICPGM のパラメーターは、次のとおりです。

LICPGM (5725A49)

IBM MQ client for IBM i の製品 ID

DEV (installation device)

製品のロード元のデバイス。一般的なものは、OPT01 などの光ディスク・ドライブです。

OPTION (1)

サンプル・オプション

OUTPUT (*PRINT)

ジョブのスパール出力が印刷されたかどうか

4. プロダクトが正しくロードされたことを確認するには、ソフトウェア資源の表示 (**DSPSFWRSC**) コマンドを実行して、ライセンス・プログラム 5725A49 がリストされていることを確認します。ベースおよびサンプル (オプション) をインストールした場合には、次のように表示されます。

```
Resource
ID   Option Feature Description
5725A49 *BASE 5050 IBM MQ client for IBM i
5725A49 1 5050 IBM MQ client for IBM i -Samples
```

5. インストールした製品のライブラリーとバージョン番号を見るには、「ソフトウェア・リソースを表示」画面を表示しながら、**F11** を押します。以下のような画面が表示されます。

```
Resource          Feature
ID   Option Feature Type Library Release
5725A49 *BASE 5050 *CODE QMQM V9R3M0
5725A49 1 5050 *CODE QMQMSAMP V9R3M0
```

6. インストールしたバージョンを詳しく調べるには、**DSPMQMVER** プログラムを使用します。

例えば、qshell では /QSYS.LIB/QMQM.LIB/DSPMQMVER.PGM -a を使用します。

次のタスク

インストール結果を詳しく調べる場合は、次の 1 つまたは複数の作業を実行してください。

- DSPJOBLOG コマンドを使ってログ・ファイルを表示します。
- RSTLICPGM コマンドによって生成されたスパール・ファイルを表示します。

IBM MQ client for IBM i のインストールが失敗した場合、81 ページの『[IBM i のインストールが失敗した場合の処理](#)』を参照してください。

関連概念

92 ページの『[IBM MQ for IBM i のアンインストール](#)』

IBM MQ for IBM i をアンインストールするには、2 つの方法があります。

IBM i IBM i 用の IBM MQ クライアントおよび IBM MQ サーバーのインストール

IBM i システムに IBM MQ サーバーをインストールすると、クライアントも自動的にインストールされます。

IBM MQ Client for IBM i のインストール済みバージョンは、「スリップ・インストール」を使用してリフレッシュできます。「スリップ・インストール」は、既存のインストール済み環境をフレッシュ・イメージに置き換えます。

既存のクライアントの上にクライアントをインストールすると、インストールは成功します。

既存のサーバーの上にクライアントをインストールすると、CPDB6A4 エラーが発生して失敗します。

既存のクライアントの上にサーバーをインストールすると、サーバー機能およびクライアント機能の両方に対して、クライアントのアップグレードが成功します。

IBM i IBM i 用の IBM MQ Java メッセージングおよび Web サービスのインストール

RSTLICPGM コマンドを使用して、IBM i 用の IBM MQ Java メッセージングおよび Web サービスをインストールします。

始める前に

JM 3.0 **V 9.3.0** **V 9.3.0** IBM MQ 9.3.0 以降、新規アプリケーションの開発のために Jakarta Messaging 3.0 がサポートされるようになりました。IBM MQ 9.3.0 は、既存のアプリケーションに対して JMS 2.0 を引き続きサポートします。同じアプリケーションで JMS 2.0 API と Jakarta Messaging 3.0 API の両方を使用することはサポートされていません。

サーバーの各パーティションには、IBM MQ Client for IBM i のインスタンスを 1 つしかインストールできません。

古いバージョン (5724L26) の Java メッセージング・サービスおよび Web サービスがインストールされているところに新しいバージョンをインストールする場合は、古いバージョンをアンインストールせずに新しいバージョンをインストールすることができます。

MA88 がインストール済み (5648C60) であるにも関わらずインストールしようとすると、インストールは失敗し、古いクライアントのアンインストールを要求する警告が出されます。MA88 をアンインストールするには、次のコマンドを発行します。

```
DLTLICPGM LICPGM(5648C60) OPTION(*ALL)
```

このコマンドが IFS ディレクトリー /QIBM/ProdData/mqm/java とそのサブディレクトリーの削除に失敗した場合は、EDTF コマンドを使用し、Java ディレクトリーに対してオプション 9 を選択してください。以下に例を示します。

```
EDTF STMF('/QIBM/ProdData/mqm')
```

このタスクについて

この手順では、Java メッセージングと Web サービスの両方のインストール、および Java メッセージングと Web サービスのサンプルについて説明します。サンプルをインストールしない場合は、サンプルに関するステップは完了しないでください。

オプションのステップに従ってライセンス条項に事前に合意し、**RSTLICPGM** コマンドを発行すると、対話式の入力を必要とせずにインストールが実行されます。

手順

1. *ALLOBJ 特殊権限を持つユーザー・プロファイル (QSECOFR など) でシステムにサインオンします。
2. オプション: ライセンス条項に事前に合意します。ライセンス条項に事前に合意することを選択しなかった場合、使用条件を受諾するための画面が表示されます。次のコマンドを実行して、ライセンス条項に事前に合意します。

a) Java メッセージングおよび Web サービスの場合:

```
CALL PGM (QSYS/QLPACAGR) PARM ('5724L26' 'V9R2M0' '0000' 0)
```

PARM のパラメーターは、次のとおりです。

5724L26

IBM i の IBM MQ Java メッセージングおよび Web サービスの製品 ID

V9R3M0

バージョン、リリース、および修正レベル

0000

ベース IBM MQ Java メッセージングおよび Web サービス製品のオプション番号。

0

未使用のエラー構造体

b) サンプルの場合:

```
CALL PGM (QSYS/QLPACAGR) PARM ('5724L26' 'V9R2M0' '0001' 0)
```

PARM のパラメーターは、次のとおりです。

5724L26

IBM i の IBM MQ Java メッセージングおよび Web サービスの製品 ID

V9R3M0

バージョン、リリース、および修正レベル

0001

サンプルのオプション番号。

0

未使用のエラー構造体

3. 対話式の入力を要求しないでインストールを実行するには、インストール・コマンドを発行します。

a) 次のコマンドを発行して IBM MQ Java メッセージングおよび Web サービスをインストールします。

```
RSTLICPGM LICPGM (5724L26) DEV (installation device) OPTION (*BASE) OUTPUT (*PRINT)
```

RSTLICPGM のパラメーターは、次のとおりです。

LICPGM (5724L26)

IBM i の IBM MQ Java メッセージングおよび Web サービスの製品 ID

DEV (installation device)

製品のロード元のデバイス。一般的なものは、OPT01 などの光ディスク・ドライブです。

OPTION (*BASE)

IBM i 用の基本 IBM MQ Java メッセージングおよび Web サービスをインストールします。

OUTPUT (*PRINT)

ジョブのスパール出力が印刷されたかどうか

b) 次のコマンドを発行して、サンプルをインストールします。

RSTLICPGM LICPGM (5724L26) DEV (installation device) OPTION (1) OUTPUT (*PRINT)

RSTLICPGMのパラメーターは、次のとおりです。

LICPGM (5724L26)

IBM i の IBM MQ Java メッセージングおよび Web サービスの製品 ID

DEV (installation device)

製品のロード元のデバイス。一般的なものは、OPT01 などの光ディスク・ドライブです。

OPTION (1)

サンプルのインストール

OUTPUT (*PRINT)

ジョブのスパール出力が印刷されたかどうか

4. プロダクトが正しくロードされたことを確認するには、ソフトウェア資源の表示 (DSPSFWRSC) コマンドを実行して、ライセンス・プログラム 5724L26 がリストされていることを確認します。ベースおよびサンプル (オプション) をインストールした場合には、次のように表示されます。

```
Resource
ID   Option Feature Description
5724L26 *BASE 5050 IBM MQ Java Messaging and Web Services
5724L26 1    5050 IBM MQ Java Messaging and Web Services - Samp
```

5. 「ソフトウェア資源の表示」画面の表示中に **F11** キーを押すと、インストールされたプロダクトのライブラリーおよびバージョン番号が表示されます。

```
Resource          Feature
ID   Option Feature Type Library Release
5724L26 *BASE 5050 *CODE QMQMJAVA V9R3M0
5724L26 1    5050 *CODE QMQMJAVA V9R3M0
```

6. 次のコマンドを使用して、インストールしたバージョンを確認します。

IBM MQ Java のクラス:

```
java com.ibm.mq.MQJavaLevel
```

注: このコマンドが機能するには、環境クラスパスをそれぞれ以下のように設定することが必要な場合があります。

- /QIBM/ProdData/mqm/java/lib/com.ibm.mq.jar

IBM MQ Java Message Service のクラス:

```
java com.ibm.mq.jms.MQJMSLevel
```

注: このコマンドが機能するには、環境クラスパスをそれぞれ以下のように設定することが必要な場合があります。

- /QIBM/ProdData/mqm/java/lib/com.ibm.mq.jakarta.client.jar (Jakarta Messaging 3.0) または /QIBM/ProdData/mqm/java/lib/com.ibm.mq.allclient.jar (JMS 2.0)

IBM MQ classes for Java に関する環境変数および IBM MQ classes for JMS で使用される環境変数を参照してください。

IBM MQ for IBM i 9.2 の場合は、両方が次のように報告します。

```
Version: 9.2.0.0
```

注: このコマンドは、Java クラスを使用します。したがって、バージョンの報告を行うだけでなく、クラスがインストールされて機能しているかどうかの検証も行います。

7. 両方に対する検査の詳細については、次のトピックを参照してください。

- [IBM MQ classes for Java の使用](#)
- [IBM MQ classes for JMS の使用](#)

IBM i IBM i での IBM MQ インストールの検査

このセクションのトピックでは、IBM i システムで IBM MQ のクライアント・インストールを検査する方法について説明します。

IBM i IBM i でのコマンド行を使用したクライアント・インストールの検査

コマンド行を使用して、クライアント・インストールを検査できます。サーバー上では、キュー・マネージャー、ローカル・キュー、リスナー、およびサーバー接続チャンネルを作成します。クライアントに接続権限と所定のキューの使用権限を与えるセキュリティ・ルールを適用する必要があります。クライアントでは、クライアント接続チャンネルを作成し、その後サンプルの PUT および GET プログラムを使用して検査手順を完了します。

この検査手順は、`queue.manager.1` というキュー・マネージャー、`QUEUE1` というローカル・キュー、およびサーバー上の `CHANNEL1` というサーバー接続チャンネルを作成する方法を示します。

この手順は、IBM MQ MQI client ・ワークステーションにクライアント接続チャンネルを作成する方法を示しています。また、サンプル・プログラムを使用してメッセージをキューに書き込み、キューからメッセージを取り出す方法を示します。

この例では、クライアントのセキュリティ問題については説明しません。IBM MQ MQI client のセキュリティ問題に関心がある場合は、[IBM MQ MQI client セキュリティのセットアップ](#)を参照してください。

この検査手順では、以下を想定しています。

- 完全な IBM MQ サーバー製品がサーバーにインストールされている。
- サーバーのインストールがネットワークでアクセス可能である。
- クライアント・システム上に IBM MQ MQI client ・ソフトウェアがインストールされている。
- IBM MQ のサンプル・プログラムがインストールされている。
- サーバー・システムおよびクライアント・システム上に TCP/IP が構成されている。詳しくは、[サーバーとクライアント間の接続の構成](#)を参照してください。

最初に、[88 ページの『IBM i でのコマンド行を使用したサーバーのセットアップ』](#)の説明に従って、コマンド行を使用してサーバーをセットアップします。

サーバーをセットアップしたら、[90 ページの『MQSERVER 環境変数を使用したキュー・マネージャーへの接続 \(IBM i\)』](#)の説明に従って、クライアントをセットアップする必要があります。

最後に、[91 ページの『IBM i でのクライアントとサーバー間の通信の検査』](#)の説明に従って、クライアントとサーバー間の通信をテストできます。

IBM i IBM i でのコマンド行を使用したサーバーのセットアップ

次の指示に従って、サーバーにキュー・マネージャー、キュー、およびチャンネルを作成します。その後、これらのオブジェクトを使ってインストールを検証できます。

このタスクについて

これらの指示は、キュー・マネージャーや他の IBM MQ オブジェクトが定義されていないことを前提にしています。

IBM MQ オブジェクト定義は、大/小文字を区別します。MQSC コマンドとして小文字で入力したテキストは、単一引用符で囲まない限り、自動的に大文字に変換されます。ここでの例は、必ず示されているとおりに入力してください。

手順

1. `mqm` グループに含まれていないユーザー ID をサーバー上に作成します。

このユーザー ID は、サーバーおよびクライアントに存在する必要があります。これが、サンプル・アプリケーションの実行に使用する必要のあるユーザー ID です。これを使用しないと、2035 エラーが戻されます。

2. グループ MQM のユーザーとしてログインします。
3. 次のコマンドを入力して、QUEUE.MANAGER.1 というキュー・マネージャーを作成します。

```
crtmqm QUEUE.MANAGER.1
```

キュー・マネージャーが作成されたことを示すメッセージが表示されます。

4. 次のコマンドを入力して、キュー・マネージャーを開始します。

```
strmqm QUEUE.MANAGER.1
```

キュー・マネージャーが開始されると、メッセージが表示されます。

5. 次のコマンドを入力して、QUEUE1 というローカル・キューを定義します。

```
CRTMQMQ QNAME(QUEUE1) QTYPE(*LCL)
```

キューが作成されると、メッセージで通知されます。

6. 次のコマンドを入力して、ステップ 1 で作成したユーザー ID に対して QUEUE1 の使用を許可します。

```
SET AUTHREC PROFILE(QUEUE1) OBJTYPE(Queue) PRINCIPAL(' non_mqm_user ') AUTHADD(put,get)
```

ここで、*non_mqm_user* は、ステップ 1 で作成したユーザー ID です。許可が設定されると、メッセージで通知されます。また、次のコマンドを実行して、ユーザー ID に接続する権限を付与します。

```
SET AUTHREC OBJTYPE(QMGR) PRINCIPAL(' non_mqm_user ') AUTHADD(CONNECT)
```

このコマンドを実行しないと、2305 停止エラーが返されます。

7. 次のコマンドを入力し、サーバー接続チャンネルを定義します。

```
CRTMQMCHL CHLNAME(CHANNEL1) CHLTYPE(*SVRCN) TRPTYPE(*TCP)  
MCAUSRID('MQM')
```

チャンネルが作成されると、メッセージで通知されます。

8. 次の MQSC コマンドを入力することにより、クライアント・チャンネルに対して、キュー・マネージャーへの接続、およびステップ 1 で作成したユーザー ID での実行を許可します。

```
SET CHLAUTH(CHANNEL1) TYPE(ADDRESSMAP) ADDRESS(' client_ipaddr ') MCAUSER(' non_mqm_user ')
```

ここで、*client_ipaddr* はクライアント・システムの IP アドレスで、*non_mqm_user* はステップ 1 で作成したユーザー ID です。ルールがいつ設定されたかはメッセージに表示されます。

9. 次のコマンドを入力して、リスナーを定義します。

```
DEFINE LISTENER (LISTENER1) TRPTYPE (TCP) CONTROL (QMGR) PORT (port_number)
```

port_number は、リスナーが稼働するポートの番号です。この番号は、82 ページの『IBM i への IBM MQ クライアントのインストール』でクライアント接続チャンネルの定義時に使用する番号と同じでなければなりません。

注: コマンドからポート・パラメーターを省略すると、デフォルト値 1414 がリスナー・ポートに対して使用されます。1414 以外のポートを指定する場合は、次のようにコマンドに port パラメーターを含める必要があります。

10. 次のコマンドを入力して、リスナーを開始します。

```
STRMQMLSR MQMNAME('QUEUE.MANAGER.1') PORT(1414)
```

11. 次のコマンドを入力し、MQSC を停止します。

```
end
```

いくつかのメッセージに続いてコマンド・プロンプトが表示されます。

次のタスク

クライアントをセットアップする指示に従ってください。90 ページの『MQSERVER 環境変数を使用したキュー・マネージャーへの接続 (IBM i)』を参照してください。

IBM i

MQSERVER 環境変数を使用したキュー・マネージャーへの接続 (IBM i)

IBM MQ アプリケーションが IBM MQ MQI client で稼働している場合、使用する MQI チャンネル、通信タイプ、およびサーバーのアドレスが必要です。MQSERVER 環境変数を定義することにより、これらのパラメーターを設定します。

始める前に

このタスクを開始する前に、88 ページの『IBM i でのコマンド行を使用したサーバーのセットアップ』のタスクを完了し、以下の情報を保存する必要があります。

- サーバーのホスト名または IP アドレス、およびリスナーを作成したときに指定したポート番号。
- サーバー接続チャンネルのチャンネル名。

このタスクについて

このタスクでは、IBM MQ MQI client の接続を、このクライアント上に MQSERVER 環境変数を定義することによって行う方法について説明します。

手順

1. 88 ページの『IBM i でのコマンド行を使用したサーバーのセットアップ』のステップ 1 で作成したユーザー ID としてログインします。
2. TCP/IP 接続を確認します。クライアントから、次のいずれかのコマンドを入力します。
 - ping server-hostname
 - ping n.n.n.n

n.n.n.n は、ネットワーク・アドレスを表します。ネットワーク・アドレスを IPv4 小数点付き 10 進数形式 (例えば 192.0.2.0) で設定できます。または、アドレスを IPv6 16 進数形式 (例えば、2001:0DB8:0204:acff:fe97:2c34:fde0:3485) で設定します。

ping コマンドが失敗した場合は、TCP/IP 構成を修正してください。
3. MQSERVER 環境変数を設定します。クライアントから、次のコマンドを入力します。

```
ADDENVVAR ENVVAR(MQSERVER) VALUE('CHANNEL1/TCP/server-address (port)')
```

説明

- CHANNEL1 は、サーバー接続チャンネル名です。
- server-address はサーバーの TCP/IP ホスト名です。
- port は、サーバーが listen している TCP/IP ポート番号です。

ポート番号が提供されていない場合、IBM MQ は qm.ini ファイル、つまりクライアント構成ファイルで指定されているものを使用します。これらのファイルに値が指定されていない場合、IBM MQ は、サービス名 MQSeries の TCP/IP サービス・ファイルで識別されているポート番号を使用します。サービ

ス・ファイル内に MQSeries エントリーが存在しない場合は、デフォルト値の 1414 が使用されます。クライアントが使用するポート番号とサーバー・リスナー・プログラムが使用するポート番号は同じであることが重要です。

次のタスク

サンプル・プログラムを使用してクライアントとサーバー間の通信をテストします。91 ページの『[IBM i でのクライアントとサーバー間の通信の検査](#)』を参照してください。

IBM i IBM i でのクライアントとサーバー間の通信の検査

IBM MQ MQI client・ワークステーションで amqsputc サンプル・プログラムを使用して、サーバー・ワークステーションのキューにメッセージを書き込みます。amqsgetc サンプル・プログラムを使用して、メッセージをそのキューから取得してクライアントに戻します。

始める前に

このセクションのこれまでのトピックを完了しておきます。

- キュー・マネージャー、チャンネル、およびキューをセットアップします。
- コマンド・ウィンドウを開きます。
- システム環境変数を設定します。

このタスクについて

IBM MQ オブジェクト定義では大/小文字が区別されることに注意してください。MQSC コマンドとして小文字で入力されたテキストは、単一引用符で囲んでいない限り、自動的に大文字に変換されます。ここでの例は、必ず示されているとおりに入力してください。

手順

1. 次のコマンドを入力し、QUEUE.MANAGER.1 上の QUEUE1 に対して PUT プログラムを開始します。

```
CALL PGM(QMQM/AMQSPUTC) PARM(QUEUE1 QUEUE.MANAGER.1)
```

コマンドが正常に実行されると、次のメッセージが表示されます。

```
Sample AMQSPUT0 start target queue is QUEUE1
```

ヒント: エラー MQRC_NOT_AUTHORIZED (2035) を受け取ることもあります。デフォルトでは、キュー・マネージャーが作成されると、チャンネル認証が有効になります。チャンネル認証を使用することにより、特権ユーザーは IBM MQ MQI client としてキュー・マネージャーにアクセスできなくなります。インストールを検査する場合は、MCA ユーザー ID を非特権ユーザーに変更するか、またはチャンネル認証を無効にすることができます。チャンネル認証を無効にするには、以下の MQSC コマンドを実行します。

```
ALTER QMGR CHLAUTH(DISABLED)
```

キュー・マネージャーを削除しない場合は、検査完了後に、チャンネル認証を再び有効にします。

```
ALTER QMGR CHLAUTH(ENABLED)
```

2. 任意のメッセージ・テキストを入力して、**Enter** キーを 2 回押します。

次のメッセージが表示されます。

```
Sample AMQSPUT0 end
```

これで、サーバーのキュー・マネージャー上のキューにメッセージが入りました。

3. 次のコマンドを入力し、QUEUE.MANAGER.1 上の QUEUE1 に対して GET プログラムを開始します。

```
CALL PGM(QMQM/AMQSGETC) PARM(Queue1 Queue.Manager.1)
```

サンプル・プログラムが開始されて、キューに書き込んだメッセージが表示されます。休止 (約 30 秒間) の後、サンプルは終了し、コマンド・プロンプトがもう一度表示されます。

タスクの結果

これで、クライアントのインストールは正常に検査されました。

次のタスク

1. サーバー上で次のコマンドを入力して、キュー・マネージャーを停止します。

```
ENDMQM MQMNAME(Queue.Manager.1)
```

2. サーバー上で次のコマンドを入力して、キュー・マネージャーを削除します。

```
DLTMQM MQMNAME(Queue.Manager.1)
```

IBM i IBM MQ for IBM i のアンインストール

IBM MQ for IBM i をアンインストールするには、2 つの方法があります。

IBM MQ for IBM i をアンインストールするには、以下の作業のうちの 1 つを実行します。

- 標準削除では、IBM MQ のプロダクト・コードは除去されますが、ユーザーのデータは維持されます。
- 完全削除では、IBM MQ のプロダクト・コードとユーザー・データの両方が除去されます。

どちらのタイプの削除でも、*ALLOBJ 特殊権限を持つユーザー・プロファイル (例えば QSECOFR) を使用してシステムにサインオンする必要があります。QMOM および QMOMADM のユーザー・プロファイルを削除するには、セキュリティー管理者 (*SECADM) の特殊権限が必要です。

関連概念

[97 ページの『IBM MQ for IBM i の再インストール』](#)

データを失うことなく IBM MQ for IBM i を再インストールすることができます。

関連タスク

[92 ページの『IBM MQ のアンインストール \(ただし、IBM i 上のデータは保持\)』](#)

例えば、後日、IBM MQ for IBM i を再インストールするためにユーザー・データを保持する場合は、標準的な製品削除を実行する必要があります。

[94 ページの『IBM MQ とデータのアンインストール \(IBM i\)』](#)

IBM MQ を、すべてのユーザー・データも 含め完全に削除することができます。

[95 ページの『IBM i での IBM MQ Java Messaging および Web Services のアンインストール』](#)

IBM MQ Java をアンインストールするには、これらの指示に従います。

[96 ページの『IBM MQ MQI client for IBM i のアンインストール』](#)

IBM MQ MQI client for IBM i をアンインストールする必要がある場合は、正しい手順に従って、関連するすべてのディレクトリーおよびファイルを確実に削除します。

IBM i IBM MQ のアンインストール (ただし、IBM i 上のデータは保持)

例えば、後日、IBM MQ for IBM i を再インストールするためにユーザー・データを保持する場合は、標準的な製品削除を実行する必要があります。

このタスクについて

ユーザー・データが保持されるようにして IBM MQ for IBM i の標準的な削除を実行するには、次の手順を実行します。

手順

1. IBM MQ for IBM i を静止します。
詳しくは、[IBM MQ for IBM i の静止](#) を参照してください。
2. 次のコマンドを発行して、IBM MQ サブシステムを停止します。

```
ENDSBS SBS(QMQM)
```

3. 次のコマンドを実行して、ライブラリー QMQM がロックされていないことを確認します。

```
WRKOBJLCK OBJ(QMQM) OBJTYPE(*LIB)
```

4. ライセンス・プログラムの削除 (DLTLICPGM) コマンドを使用して、ベース・プロダクトを削除します (サンプル、AMS コンポーネント、および WEB コンポーネントをインストールした場合には、サンプル、AMS コンポーネント、および WEB コンポーネントも削除します)。

サンプルだけを削除するには、次のコマンドを発行します。

```
DLTLICPGM LICPGM( 5724H72 ) OPTION(1)
```

AMS コンポーネントだけを削除するには、次のコマンドを発行します。

```
DLTLICPGM LICPGM( 5724H72 ) OPTION(2)
```

WEB コンポーネントだけを削除するには、次のコマンドを発行します。

```
DLTLICPGM LICPGM( 5724H72 ) OPTION(3)
```

余分なインストール済み言語バージョンだけを削除するには、以下のコマンドを発行します。

```
DLTLICPGM LICPGM(5724H72) LNG(nnnn)
```

ここで *nnnn* は、以下のリストに示された言語番号です。

言語 ID	言語
2909	ベルギー英語
2966	ベルギー・フランス語 MNCS (各国間共通文字セット)
2981	カナダ・フランス語 MNCS
2975	チェコ語
2950	英語 (大文字)
2924	英語 (大文字および小文字)
2984	米国英語 DBCS
2938	米国英語 (大文字) DBCS
2928	フランス語
2940	フランス語 MNCS
2929	ドイツ語
2939	ドイツ語 MNCS

表 11. IBM MQ for IBM i のグローバル化セッション。(続き)	
言語 ID	言語
2976	ハンガリー語
2932	イタリア語
2942	イタリア語 MNCS
2962	日本語
2986	韓国語
2978	ポーランド語
2979	ロシア語
2989	中国語 (簡体字)
2931	スペイン語

基本製品とその他のすべてのインストール済みコンポーネントを削除するには、次のコマンドを発行します。

```
DLTLICPGM LICPGM( 5724H72 ) OPTION(*ALL)
```

タスクの結果

この方法で IBM MQ for IBM i を削除すると、IBM MQ に属するオブジェクト (QMQM ライブラリー、QMQM samp ライブラリー、および /QIBM/ProdData/mqm ディレクトリー内の IBM MQ サーバーに属するサブディレクトリー) のみが削除されます。

他のサブディレクトリーがない場合 (例えば、IBM MQ Java がインストールされている場合はサブディレクトリーを使用している場合) は、/QIBM/ProdData/mqm ディレクトリー自体が削除されます。

/QIBM/UserData を基にしたキュー・マネージャー・ジャーナル・ライブラリー、または IFS ディレクトリーのいずれも除去されません。

IBM i IBM MQ とデータのアンインストール (IBM i)

IBM MQ を、すべてのユーザー・データも 含め完全に削除することができます。

このタスクについて

重要: すべてのユーザー・データを含め、IBM MQ を完全に削除する場合は、まず、ユーザー・データを保存してください。これは回復することができません。

IBM MQ for IBM i を完全に削除するには、次の手順を実行します。

手順

1. IBM MQ for IBM i を静止します。
詳しくは、[IBM MQ for IBM i の静止](#) を参照してください。
2. コマンド WRKMQM を使用し、オプション 4 を選択して、各 キュー・マネージャーを順々に削除します。
3. 次のコマンドを発行して、IBM MQ サブシステムを停止します。

```
ENDSBS SBS(QMQM)
```

4. 次のコマンドを実行して、ライブラリー QMQM がロックされていないことを確認します。

```
WRKOBJLCK OBJ(QMQM) OBJTYPE(*LIB)
```

5. オプション: IBM MQ Java もアンインストールする場合は、ここで次のコマンドを使用します。

```
DLTLICPGM LICPGM( 5724L26 ) OPTION(*ALL)
```

これにより、Java サンプルも (インストールされている場合は) アンインストールされます。

6. ライセンス・プログラムの削除 (DLTLICPGM) コマンドを使用して、ベース・プロダクトを削除します (サンプルをインストールした場合には、サンプルも削除します)。ベース・プロダクトおよびサンプルを削除するには、次のコマンドを発行します。

```
DLTLICPGM LICPGM( 5724H72 ) OPTION(*ALL)
```

7. ディレクトリー /QIBM/UserData/mqm およびそのサブディレクトリーを削除します。これは、次のように EDTF コマンドを使用し、mqm ディレクトリーに対してオプション 9 (再帰的削除) を選択して実行します。

注: これを実行すると、インストールに関する情報がまったく利用できなくなります。このコマンドを使用する際には、細心の注意を払ってください。

コマンドの形式は次のとおりです。

```
EDTF STMF('/QIBM/UserData')
```

別の方法として、RMVLNK および RMDIR コマンドを繰り返し使用して、/QIBM/UserData/mqm ディレクトリーおよびそのサブディレクトリーを削除することもできます。

8. QMQMADM グループに属しているユーザーをすべて確認します。DSPUSRPRF コマンドを使用して、これらのリストを表示します。この QMQMADM グループ・プロファイルをユーザー・プロファイルから削除しなければ、QMQMADM ユーザー・プロファイルを削除することはできません。コマンドの形式は次のとおりです。

```
DSPUSRPRF USRPRF(QMQMADM) TYPE(*GRPMBR)
```

9. 所有権を変更するか、オブジェクトを削除する必要があります。ユーザー・プロファイル QMQM および QMQMADM のそれぞれについて、WRKOBJOWN コマンドを使用して、プロファイルが所有するすべてのオブジェクトをリストします。コマンドの形式は次のとおりです。

```
WRKOBJOWN USRPRF( PROFILE )
```

10. 2つのユーザー・プロファイルを削除します。コマンドの形式は次のとおりです。

```
DLTUSRPRF USRPRF(QMQM) OWNBJOPT(*DLT)  
DLTUSRPRF USRPRF(QMQMADM) OWNBJOPT(*DLT)
```

IBM i IBM i での IBM MQ Java Messaging および Web Services のアンインストール

IBM MQ Java をアンインストールするには、これらの指示に従います。

このタスクについて

IBM MQ Java 製品をアンインストールするには、以下のようになります。

手順

1. *ALLOBJ 特殊権限のあるユーザー・プロファイル (例えば、QSECOFR) でシステムにサインオンしていることを確認します。
2. 次のコマンドを実行します。

```
DLTLICPGM LICPGM(5724L26) OPTION(*ALL)
```

タスクの結果

IBM MQ Java for IBM i を削除すると、それに属するオブジェクト (QMQMJAVA ライブラリー、および /QIBM/ProdData/mqm ディレクトリー内の IBM MQ Java に属するサブディレクトリー) が削除されます。

他のサブディレクトリーがない場合 (例えば、IBM MQ Server がインストールされている場合はそこでサブディレクトリーが使用される) は、/QIBM/ProdData/mqm ディレクトリー自体が削除されます。

IBM i IBM MQ MQI client for IBM i のアンインストール

IBM MQ MQI client for IBM i をアンインストールする必要がある場合は、正しい手順に従って、関連するすべてのディレクトリーおよびファイルを確実に削除します。

手順

1. *ALLOBJ 特殊権限のあるユーザー・プロファイル (例えば、QSECOFR) でシステムにサインオンしていることを確認します。
2. ライセンス・プログラムの削除 (**DLTLICPGM**) コマンドを使用して、IBM MQ MQI client for IBM i プロダクトを削除します (サンプルをインストールした場合には、サンプルも削除します)。

サンプルだけを削除するには、次のコマンドを発行します。

```
DLTLICPGM LICPGM(5725A49) OPTION(1)
```

IBM MQ MQI client とそのサンプルを削除するには、次のコマンドを発行します。

```
DLTLICPGM LICPGM(5725A49) OPTION(*ALL)
```

タスクの結果

IBM MQ MQI client for IBM i を削除すると、そのオブジェクトに属するオブジェクト (QMQM ライブラリー、および /QIBM/ProdData/mqm ディレクトリー内の IBM MQ MQI client for IBM i に属しているサブディレクトリー) が削除されます。他のサブディレクトリーがない場合 (例えば、IBM MQ Java Client for IBM i がインストールされている場合はそこでサブディレクトリーが使用される) は、/QIBM/ProdData/mqm ディレクトリー自体が削除されます。

IBM i IBM i 上での Managed File Transfer のアンインストール

Managed File Transfer を IBM i からアンインストールするには、以下の手順に従ってください。

始める前に

IBM MQ Managed File Transfer for IBM i をアンインストールするには、以下の作業のうちの 1 つを実行します。

- 標準削除では、Managed File Transfer のプロダクト・コードは除去されますが、ユーザーのデータは維持されます。
- 完全削除では、Managed File Transfer のプロダクト・コードとユーザー・データの両方が除去されます。

全体の削除を行うには、/QIBM/UserData/mqm/mqft ディレクトリー内の構成データを手動で削除する必要があることに注意してください。

どちらのタイプの削除でも、*ALLOBJ 特殊権限を持つユーザー・プロファイル (例えば QSECOFR) を使用してシステムにサインオンする必要があります。

このタスクについて

Managed File Transfer 製品をアンインストールするには、以下のようにします。

手順

1. *ALLOBJ 特殊権限のあるユーザー・プロファイル (例えば、QSECOFR) でシステムにサインオンしていることを確認します。
2. 次のコマンドを実行します。

```
DLTLICPGM LICPGM(5725M50) OPTION(*ALL)
```

タスクの結果

Managed File Transfer for IBM i を削除すると、そのオブジェクトに属するオブジェクト (QMOMMFT ライブラリー、および /QIBM/ProdData/mqm ディレクトリー内の Managed File Transfer に属しているサブディレクトリー) が削除されます。

ライセンス・ファイルは /QIBM/ProdData/mqm/properties/version にコピーされ、アンインストールによってこのディレクトリー内のファイルが削除されることに注意してください。ただし、ファイルは /QIBM/ProdData/mqm/properties/5725M50 にごみとして残されます。完全にアンインストールするには、このディレクトリー内のファイルを削除する必要があります。

IBM i IBM MQ for IBM i の再インストール

データを失うことなく IBM MQ for IBM i を再インストールすることができます。

IBM MQ for IBM i を再インストールすると、システムは IBM MQ 構成ファイル (mq5.ini) が存在するかどうかを検査します。このファイルが存在している場合には、それが保持され、新しくインストールされたシステムで使用されます。ファイルが存在しない場合は、空の mq5.ini ファイルがディレクトリー /QIBM/UserData/mqm 内に配置されます。

UserData ディレクトリー内にあるすべてのデータは、新しくインストールされたシステムで参照されます。さらに、ジャーナルおよびレシーバー情報を含むすべてのキュー・マネージャー関連のライブラリーも新しいシステムにより参照されます。

関連タスク

69 ページの『[IBM i への IBM MQ サーバーのインストール](#)』

IBM MQ for IBM i のインストール手順として、IBM MQ サーバーを 1 次言語でインストールし、サンプルをインストールして、追加の言語をインストールします。

Linux Linux での IBM MQ のインストールおよびアンインストール

Linux に対する IBM MQ のインストールに関連するインストール・タスクは、このセクションにまとめられています。

このタスクについて

インストールの準備、および IBM MQ のインストールを行うには、以下のタスクを実行します。

製品のフィックスまたは更新が使用可能になっている場合は、313 ページの『[IBM MQ への保守の適用](#)』を参照してください。

手順

- rpm を使用して Linux に IBM MQ をインストールするには、[113 ページの『rpm を使用した Linux への IBM MQ のインストール』](#)を参照してください。
- Debian インストーラーを使用して IBM MQ を Linux Ubuntu にインストールするには、[132 ページの『Debian を使用した Linux Ubuntu への IBM MQ のインストール』](#)を参照してください。

Linux Linux の場合の要件の確認

IBM MQ を Linux にインストールする前に、最新情報とシステム要件を確認する必要があります。

このタスクについて

システム要件を確認するために実行する必要がある作業の要約が、詳細情報へのリンクと共にこのセクションにリストされています。

手順

1. ハードウェアとソフトウェアの要件を含め、最新の情報を入手しているかどうか確認してください。
[9 ページの『製品の要件とサポート情報を確認できる場所』](#)を参照してください。
2. 使用しているシステムが Linux の場合の初期のハードウェア要件とソフトウェア要件を満たしていることを確認します。
[98 ページの『Linux システムでのハードウェア要件とソフトウェア要件』](#)を参照してください。
3. インストールに十分なディスク・スペースがシステムにあることを確認します。
[ディスク・スペースの要件](#)を参照してください。
4. 正しいライセンスを所有していることを確認します。
[8 ページの『ライセンス要件』](#)と [IBM MQ のライセンス情報](#)を参照してください。

次のタスク

以上の作業が完了すると、インストールのためにシステムの準備を開始する用意が整います。IBM MQ をインストールする次の手順については、[102 ページの『Linux でのシステムの準備』](#)を参照してください。

関連概念

[6 ページの『IBM MQ のインストールの概要』](#)

IBM MQ のインストールに関する概念や考慮事項の概要です。それぞれのサポート対象プラットフォームでの IBM MQ のインストール、検証、アンインストールの方法を説明するためのリンクもあります。

関連タスク

[313 ページの『IBM MQ への保守の適用』](#)

保守とは、取り消し可能な修正の適用のことです。キュー・マネージャー・データに対する変更は、すべて前のコード・レベルと互換性があります。

Linux Linux システムでのハードウェア要件とソフトウェア要件

IBM MQ をインストールする前に、インストール対象となる特定のコンポーネントに関するハードウェア要件とオペレーティング・システム・ソフトウェア要件をシステムが満たしているかどうか確認してください。

基本ハードウェア要件とソフトウェア要件については、[IBM MQ のシステム要件](#)を参照してください。

ホスト名

IBM MQ は、スペースを含むホスト名をサポートしていません。ホスト名にスペースが入っているシステムに IBM MQ をインストールすると、キュー・マネージャーを作成できなくなります。

64 ビットの Linux の配布は、32 ビット・アプリケーションをデフォルトでサポートしなくなった



重要: IBM MQ 9.0.0 以降、個別の 32 ビットのクライアント・インストール・パッケージはありません。クライアント・インストール・パッケージと再配布可能なクライアントには、32 ビットと 64 ビットの両方の IBM MQ クライアント・ライブラリーが含まれています。含まれている 32 ビット・ライブラリーは、サポートされている (32 ビット・サポートがオペレーティング・システムによって提供されている) プラットフォーム上の 32 ビット・アプリケーションで使用できます。

32 ビットの Linux サポート・ライブラリーがインストールされていない場合、32 ビット・アプリケーションは実行されません。この機能が必要な場合は、32 ビット・サポート・ライブラリーをインストールしてください。必要なライブラリーが含まれるパッケージの名前を以下に示します。

Red Hat 用。

```
Red Hat Enterprise Linux for System x (64 bit):
glibc.i686
libstdc++.i686
Red Hat Enterprise Linux Server for IBM Z:
glibc.s390
libstdc++.s390
```

Ubuntu 用。


```
Ubuntu Linux for System x (64 bit):
libc6:i386
libstdc++6:i386
Ubuntu Linux for IBM Z:
libc6-s390
lib32stdc++6
```

SUSE Linux 用。

```
SUSE Linux Enterprise Server for System x (64 bit):
glibc-32bit
libstdc++6-32bit
SUSE Linux Enterprise Server for IBM Z:
glibc-32bit
libstdc++6-32bit
```

IBM MQ のシステム要件を調べて、IBM MQ でサポートされている Linux ディストリビューションを確認してください。例えば、SUSE Linux Enterprise Server 15 (すべてのアーキテクチャー)、または Red Hat Enterprise Linux Server for IBM Z 8 では、32 ビットはサポートされていません。

Java Message Service

 IBM MQ 9.3.0 以降、新規アプリケーションの開発のために Jakarta Messaging 3.0 がサポートされるようになりました。IBM MQ 9.3.0 は、既存のアプリケーションに対して JMS 2.0 を引き続きサポートします。同じアプリケーションで JMS 2.0 API と Jakarta Messaging 3.0 API の両方を使用することはサポートされていません。

Java 8 が IBM MQ 9.0 にバンドルされていますが、クライアント・コンポーネントは Java 7 互換性フラグがオンの状態でビルドされます。

開発には JDK が必要であり、実行には JRE が必要です。JRE は IBM MQ と共にインストールされる JRE である必要はありませんが、サポート対象リストの中のいずれかでなければなりません。

サポートされている JDK のリストについては、[IBM MQ のシステム要件](#)を参照してください。

Linux: Power プラットフォームでは、32 ビットおよび 64 ビットの JDK は通常、異なるロケーションにインストールされます。例えば、32 ビット JDK は /opt/IBMJava2-ppc-50 に、64 ビットの JDK は /opt/IBMJava2-ppc64-50 に配置されます。Java を使用するアプリケーションで PATH 変数が正しく設定されていることを確認します。

次のコマンドを使用して、インストールされているバージョンを確認できます。

```
java -version
```

Transport Layer Security (TLS)

TLS サポートを使用したい場合は、IBM Global Security Kit (GSKit) バージョン 8 パッケージが必要です。このパッケージは、インストール可能なコンポーネントの 1 つとして IBM MQ に用意されています。

g++ バージョン・ランタイム・サポートのインストール

TLS チャンネルを実行する場合は、g++ ランタイム・ライブラリーをインストールしておく必要があります。GNU g++ ライブラリーは、libgcc_s.so および libstdc++.so.6 と呼ばれます。RPM ベースのシステムでは、これらは libgcc および libstdc++ ソフトウェア・パッケージの一部としてインストールされます。

インストールされたこれらのライブラリーのバージョンは、g++ バージョン 3.4 と互換性がなければなりません。

TLS サポートに必要なパッケージの詳細については、[IBM MQ のシステム要件](#)を参照してください。

64 ビット・プラットフォームでは、32 ビットと 64 ビット両方のバージョンのパッケージをインストールして、32 ビットと 64 ビットの両方の処理で TLS 機能を使用できるようにします。

IBM MQ Explorer の要件

Linux では、Fix Central から [スタンドアロン IBM MQ Explorer](#) をダウンロードしてインストールすることにより、IBM MQ Explorer をインストールできます。IBM MQ Explorer を使用する場合にシステムが必要とする最小要件については、[IBM MQ Explorer 要件](#)を参照してください。

注：IBM MQ Explorer for Linux は、x86-64 プラットフォーム上の IBM MQ でのみ使用できます。

RDQM (複製データ・キュー・マネージャー)

RDQM の前提条件の 1 つに Pacemaker があります。Pacemaker の使用時には、特定の Linux パッケージがシステムにインストールされている必要があります。RHEL 7.6 のリストでは、最小限のシステム・パッケージ・セットがインストールされていることを想定しています。これには、@core パッケージ・グループのすべての必須パッケージとデフォルト・パッケージ、および @base パッケージ・グループの必須パッケージが含まれます。RHEL 8.2 のリストでは、最小限のシステム・パッケージ・セットがインストールされていることを想定しています。これには、サーバー環境グループの必須グループの必須パッケージとデフォルト・パッケージが含まれます。

V 9.3.0

サポート対象レベルの RHEL 7 (Pacemaker 1) の前提条件は以下のとおりです。

- cifs-utils
- libcgroup
- libtool-ltdl
- lm_sensors-libs
- lvm2
- net-snmp-agent-libs
- net-snmp-libs
- nfs-utils
- perl-TimeDate
- psmisc
- redhat-lsb-core

サポート対象レベルの RHEL 8 (Pacemaker 2) の前提条件は以下のとおりです。

- cifs-utils
- libtool-ltdl

- libxslt
- net-snmp-libs
- nfs-utils
- perl-TimeDate
- psmisc
- python36
- python3-lxml

V9.3.0.2 **V9.3.1** サポートされるレベルの RHEL 9 (Pacemaker 2) の前提条件は、以下のとおりです。

- libxslt
- net-snmp-libs
- nfs-utils
- nfs-utils-coreos
- perl-TimeDate
- python3-lxml
- python-unversioned-コマンド

これらのパッケージには独自の要件があります (ここには記載していません)。Pacemaker を実行すると、インストールを正常に完了するためにインストールする必要のあるパッケージが報告されます。

IBM MQ classes for .NET の要件

Linux で .NET を実行するために必要な依存関係については、[.NET Core on Linux の前提条件](#) を参照してください。

Linux Linux への IBM MQ のインストールの計画

Linux に IBM MQ をインストールする前に、インストールするコンポーネントとそのインストール先を選択する必要があります。また、プラットフォーム固有の項目をいくつか選択する必要があります。

このタスクについて

以下のステップでは、Linux への IBM MQ のインストールの計画に役立つ追加情報へのリンクを提供します。

計画時に、IBM MQ のインストールを計画している対象プラットフォームのハードウェア要件とソフトウェア要件を必ず確認してください。詳しくは、[98 ページの『Linux の場合の要件の確認』](#)を参照してください。

手順

1. インストールする IBM MQ のコンポーネントと機能を決めます。
[6 ページの『IBM MQ のコンポーネントと機能』](#) および [10 ページの『ダウンロード可能なインストール・イメージの入手先』](#) を参照してください。
重要: インストールするコンポーネントのための、1つまたは複数の適正なライセンスを企業が所有していることを確認してください。詳しくは、[8 ページの『ライセンス要件』](#) および [IBM MQ ライセンス情報](#) を参照してください。
2. インストールの命名オプションを検討します。
 場合によっては、デフォルト名の代わりに使用するインストール名を選択できます。[15 ページの『AIX, Linux, and Windows でのインストール名』](#) を参照してください。
3. IBM MQ のインストール場所の選択に関連したオプションや制約事項を検討します。

詳細については、[16 ページの『Multiplatforms でのインストール・ロケーション』](#)を参照してください。

4. IBM MQ の複数コピーをインストールする計画を立てている場合は、[18 ページの『AIX, Linux, and Windows での複数インストール環境』](#)を参照してください。
5. 1 次インストールが既にある場合や、1 次インストールの配置を計画している場合は、[19 ページの『AIX, Linux, and Windows でのプライマリー・インストール』](#)を参照してください。
6. 使用を予定している両方のシステムで、サーバー間の検査に必要な通信プロトコルのインストールと構成が済んでいることを確認してください。

詳細については、[27 ページの『AIX, Linux, and Windows でのサーバー間リンク』](#)を参照してください。

7. Java ランタイム環境 (JRE) をインストールする必要があるかどうかを判別します。

IBM MQ 9.1.0 以降、メッセージング・アプリケーションで Java を使用しておらず、Java で作成された IBM MQ の一部を使用していない場合は、JRE をインストールしない (または JRE が既にインストールされている場合は JRE を削除する) オプションが用意されています。



重要: JRE をインストールしない場合や、すでにインストールされている JRE を削除する場合の注意点を以下にまとめます。

- **strmqikm** GUI ツールや **runmqckm** コマンド・ライン・ツールではなく、**runmqakm** コマンド・ライン・ツールを使用して、鍵管理を実行する必要があります。
- IBM Key Management ショートカットはまだインストールされています。そのショートカットをクリックしても効果はありません。代わりに、**runmqakm** コマンド・ライン・ツールを使用する必要があります。
- システム・パスで JRE バージョン 7 以降を使用できる場合を除き、**runmqras** コマンドを使用しても失敗します。

Linux では、MQSeriesJRE RPM をインストールせずに IBM MQ をインストールできます。ただし、JRE の存在を必要とする製品の部分をインストールする場合は、RPM 前提条件テストが失敗します。IBM MQ 9.1.0 以降、JRE なしでも MQSeriesGSKit RPM をインストールできます。

以前のバージョンの IBM MQ から IBM MQ 9.1.0 (以降) にアップグレードすると、別個にインストールされる JRE 機能がインストール済みの製品に追加されます。

詳細については、[runmqckm、runmqakm、strmqikm](#) を使用したデジタル証明書の管理を参照してください。

Linux Linux でのシステムの準備

Linux システムでは、IBM MQ をインストールする前にいくつかのタスクを完了させることが必要な場合があります。インストールの目的によっては、他の作業を完了することも必要な場合があります。

このタスクについて

以下に、システムを準備してインストールするために実行する作業をリストします。インストールの前に、使用中のプラットフォームに適した作業を完了してください。

手順

1. mqm という名前のユーザー ID と mqm という 1 次グループをセットアップします。

[103 ページの『Linux でのユーザーとグループのセットアップ』](#)を参照してください。

注: グループ mqm またはユーザー mqm (あるいはその両方) が存在しない場合、製品のインストール時に、インストーラーによって、`/var/mqm` のホーム・ディレクトリーを持つグループ mqm およびユーザー mqm が作成されます。

2. 製品コードと作業データの両方を保存するためのファイル・システムを作成します。 [104 ページの『Linux でのファイル・システムの作成』](#)を参照してください。
3. ご使用の Linux システムに必要な追加設定を構成します。
[106 ページの『オペレーティング・システムの構成と調整 \(Linux\)』](#)を参照してください。

次のタスク

システムを準備するための作業が完了すると、IBM MQ のインストールを開始する用意が整います。rpm を使用してサーバーをインストールする場合は、[118 ページの『rpm コマンドを使用した最初の IBM MQ インストールの Linux へのインストール』](#)を参照してください。rpm を使用してクライアントをインストールする場合は、[126 ページの『rpm を使用した Linux への IBM MQ クライアントのインストール』](#)を参照してください。

Debian インストーラーを使用してサーバーをインストールする場合は、[137 ページの『Debian パッケージを使用した Linux Ubuntu への IBM MQ サーバーのインストール』](#)を参照してください。Debian インストーラーを使用してクライアントをインストールする場合は、[142 ページの『Debian パッケージを使用した Linux Ubuntu への IBM MQ クライアントのインストール』](#)を参照してください。

重要: 同一システム上に IBM MQ の Debian バージョンと rpm バージョンの両方をインストールすることはサポートされていません。

関連タスク

計画

[309 ページの『IBM MQ の保守およびマイグレーション』](#)

IBM MQ では、保守、アップグレード、マイグレーションという 3 つの言葉に別々の意味があります。ここでは、それぞれの言葉の定義を示します。以下の各セクションでは、マイグレーションに関連したさまざまな概念を説明した後に、各種の必要なタスクを取り上げます。プラットフォーム固有のタスクが必要な場合もあります。

[313 ページの『IBM MQ への保守の適用』](#)

保守とは、取り消し可能な修正の適用のことです。キュー・マネージャー・データに対する変更は、すべて前のコード・レベルと互換性があります。

Linux Linux でのユーザーとグループのセットアップ

Linux システムの場合、IBM MQ では、mqm という名前のユーザー ID と、mqm の 1 次グループが必要です。インストール後、製品と関連するリソースが入っているディレクトリーおよびファイルは、mqm ユーザー ID が所有します。

Active Directory の使用

Active Directory を使用して Linux システムに一元化されたユーザー定義とグループ定義を提供する場合、mqm ユーザー定義と mqm グループ定義の両方を Active Directory に含めることはできません。これは、このサービスではユーザーとグループが同じ名前を持つことが許可されないためです。

以下を行う必要があります。

- IBM MQ をインストールする前に、mqm グループ定義を Active Directory に入れて、後でそのディレクトリー内の他のユーザーを共有グループ定義の一部にすることができるようにします。
- mqm ユーザーをローカルに作成するか、インストール・プロセス中に作成できるようにします。

ユーザー ID とグループの作成

mqm グループに、mqm ユーザーの 1 次グループを設定します。

複数のシステム上に IBM MQ をインストールする場合、mqm の各 UID および GID の値がすべてのシステム上で同じになるようにすることができます。複数インスタンス・キュー・マネージャーの構成を計画している場合は、システム間で UID および GID の値が必ず同じでなければなりません。また、UID と GID の値が仮想化シナリオにおいて同じになるようにすることも重要です。

RPM は、インストール手順の一部として /var/mqm のホーム・ディレクトリーを持つ mqm ユーザー ID およびグループ mqm を作成します (存在しない場合)。

これらの ID のために特別な要件がある場合 (使用している他のマシンと同じ値を持つことが必要な場合や、ユーザーとグループ ID が中央で管理されている場合など)、インストール手順を実行する前に ID を作成し、**groupadd** コマンドと **useradd** コマンドを使用して同一の UID および GID を各マシン上に設定します。

注: IBM MQ の要件は、mqm ユーザーの 1 次グループが mqm グループでなければならないということです。

Linux システムでのグループへの既存ユーザー ID の追加

管理コマンド、例えば `crtmqm` (キュー・マネージャーの作成) または `strmqm` (キュー・マネージャーの開始) を実行するためには、ユーザー ID が mqm グループのメンバーでなければなりません。このユーザー ID を 12 文字より長くすることはできません。

キュー・マネージャーを使用するアプリケーションを実行するために、mqm グループ権限は必要ありません。この権限は管理コマンドを使用する場合にのみ必要です。

MQ Telemetry サービスによって作成されるログ・ファイル

キュー・マネージャーを作成したユーザー ID の `umask` 設定により、そのキュー・マネージャーに生成される Telemetry ログ・ファイルの許可が決定されます。ただし、ログ・ファイルの所有権は、mqm に設定されます。

関連概念

42 ページの『[AIX でのファイル・システムの作成](#)』

IBM MQ をインストールする前に、必要に応じて製品コードと作業データの両方を保存するためのファイル・システムを作成する必要があります。これらのファイル・システムには、最小ストレージ要件があります。製品コードのデフォルトのインストール・ディレクトリーは、インストール時に変更できますが、作業データの場所は変更できません。

106 ページの『[オペレーティング・システムの構成と調整 \(Linux\)](#)』

このトピックは、Linux システムで IBM MQ を構成する場合に使用します。

関連タスク

43 ページの『[オペレーティング・システムの構成と調整 \(AIX\)](#)』

AIX システムに IBM MQ をインストールする場合、いくつかの追加設定を構成する必要があります。

Linux Linux でのファイル・システムの作成

IBM MQ をインストールする前に、必要に応じて製品コードと作業データの両方を保存するためのファイル・システムを作成する必要があります。これらのファイル・システムには、最小ストレージ要件があります。製品コードのデフォルトのインストール・ディレクトリーは、インストール時に変更できますが、作業データの場所は変更できません。

サーバー・インストール用のファイル・システムのサイズの決定

`/var/mqm` ファイル・システムのサーバー・インストールのサイズを判断するには、以下の点を考慮してください。

- システム内で同時に発生するメッセージの最大数。
- メッセージが大量に発生する不測の事態 (システムに問題が発生した場合)。
- メッセージ・データの平均サイズにメッセージ・ヘッダーのサイズ (500 バイト) を加えたもの。
- キューの数。
- ログ・ファイルとエラー・メッセージのサイズ。
- `/var/mqm/trace` ディレクトリーに書き込まれるトレースの量。

IBM MQ のストレージ要件は、インストールするコンポーネント、および必要なワークスペース量によっても異なります。詳しくは、[ディスク・スペースの要件](#)を参照してください。

作業データ用のファイル・システムの作成

IBM MQ をインストールする前に、グループ mqm 内のユーザー mqm が所有する `/var/mqm` というファイル・システムを作成してマウントします。103 ページの『[Linux でのユーザーとグループのセットアップ](#)』を参照。このファイル・システムは、システム上での IBM MQ のすべてのインストールで使用されます。

可能な場合、IBM MQ データに対しては、別個のボリュームを使う区画ストラテジーを使用してください。これによって、大量の IBM MQ 作業が発生しても、他のシステム・アクティビティーは影響を受けません。ディレクトリー権限を構成して、mqm ユーザーに全制御を許可してください (例えばファイル・モード 755)。その後、キュー・マネージャーで必要とされる権限に一致するよう、これらの権限が IBM MQ インストール中に更新されます。

エラーおよびログ用に個別のファイル・システムを作成する

また、ログ・データ用 (/var/mqm/log) とエラー・ファイル用 (/var/mqm/errors) に別個のファイル・システムを作成することもできます。可能な場合は、これらのディレクトリーをキュー・マネージャー・データ (/var/mqm/qmgrs) と、それぞれと異なる物理ディスクに配置してください。

別個のファイル・システムを作成する場合は、/var/mqm/errors ディレクトリーを NFS マウントすることができます。ただし、NFS マウント /var/mqm/errors を選択すると、ネットワークに障害が発生した場合にエラー・ログが失われることがあります。

以下の個別のファイル・システムを使用することで、キュー・マネージャーの安定性が確保できます。

- /var/mqm/errors
- /var/mqm/trace
- /var/mqm/qmgrs
- /var/mqm/log

/var/mqm/errors の場合、このディレクトリーが大量のデータを受け取ることはめったにありません。しかし、IBM MQ が .FDC ファイルに大量の診断情報を書き込むことにつながる重大なシステム上の問題がある場合は特に、これが見られることがあります。/var/mqm/trace の場合、**strmqtrc** を使用して IBM MQ のトレースを開始する場合にのみ、ここにファイルが書き込まれます。

以下をそれぞれ別のディスクに配置することで、通常の IBM MQ 操作 (持続メッセージの同期点、MQGET、MQPUT など) のパフォーマンスを向上させることができます。

- /var/mqm/qmgrs
- /var/mqm/log

まれに問題判別のために IBM MQ システムをトレースする必要がある場合は、/var/mqm/trace ファイル・システムを別のディスクに配置することにより、パフォーマンスへの影響を軽減することができます。

別個のファイル・システムを作成する場合は、最低でも /var/mqm に 30 MB、/var/mqm/log に 100 MB、/var/mqm/errors に 10 MB のストレージが必要です。/var/mqm/log の 100 MB のストレージ最小要件は、単一のキュー・マネージャーに絶対に必要な最小値であり、推奨値ではありません。ファイル・システムのサイズは、使用する予定のキュー・マネージャーの数、ログ・ファイルごとのページ数、およびキュー・マネージャーごとのログ・ファイル数に従って増減する必要があります。

ファイル・システムの詳細については、[ファイル・システムのサポート](#)を参照してください。

ログ・ファイルのサイズは、使用するログの設定によって異なります。最小サイズは、デフォルト設定を使用している循環ロギングの場合のものです。ログのサイズの詳細については、[ログのサイズの計算](#)を参照してください。

Linux

クライアント・インストールの場合、ファイル・システムを NFS などのリモート・ネットワーク・デバイスにマウントすることもできます。

クライアントとサーバー両方のインストールを実行する場合は、サーバー・インストール要件がクライアント・インストール要件に優先します。

IBM MQ クライアントをインストールするには、最低 15 MB が必要です。

新規サンプルの IBM MQ MQI client 構成ファイルは、インストール時にクライアント・パッケージによって var/mqm ディレクトリー内に作成されますが、このファイルが存在しない場合にのみ作成されます。このファイルには、ClientExitPath スタンザが含まれています。mqclient.ini ファイルの例を [IBM MQ MQI client 構成ファイル mqclient.ini](#) に示します。

IBM MQQ インストール・ディレクトリー、または MQCLNTCF 環境変数を使用する別のロケーションにおいて、複数のクライアントで共通の構成ファイルを使用している場合は、IBM MQ クライアント・アプリケーションの実行時に使用されるすべてのユーザー ID に、読み取り権限を許可する必要があります。何らかの理由によりファイルが読み取れない場合、失敗はトレースされ、サーチ・ロジックはそのファイルが存在しなかったものとして続行します。

関連概念

103 ページの『Linux でのユーザーとグループのセットアップ』

Linux システムの場合、IBM MQ では、mqm という名前のユーザー ID と、mqm の 1 次グループが必要です。インストール後、製品と関連するリソースが入っているディレクトリーおよびファイルは、mqm ユーザー ID が所有します。

106 ページの『オペレーティング・システムの構成と調整 (Linux)』

このトピックは、Linux システムで IBM MQ を構成する場合に使用します。

Linux オペレーティング・システムの構成と調整 (Linux)

このトピックは、Linux システムで IBM MQ を構成する場合に使用します。

注：このトピックの情報は、主にグローバル・カーネル・チューニング・パラメーターに関するものであり、すべての Linux システムに適用されます。このステートメントの例外は、109 ページの『IBM MQ を開始するユーザーの構成』で説明されている、ユーザーに固有のセクションです。

シェル・インタプリター

/bin/sh シェルが Bourne シェルと互換性のある有効なシェル・インタプリターであることを確認してください。そうでないと、IBM MQ のインストール後の構成が正常に完了しません。RPM を使用してシェルをインストールしなかった場合は、IBM MQ をインストールしようとすると、/bin/sh シェルの前提条件の失敗が表示されることがあります。この失敗が生じたのは、有効なシェル・インタプリターがインストールされていることを RPM テーブルが認識しないためです。障害が発生した場合は、RPM を使用して /bin/sh シェルを再インストールするか、RPM オプション --nodeps を指定して IBM MQ のインストール時の依存関係検査を無効にすることができます。

注：Linux に IBM MQ をインストールする場合、--dbpath オプションはサポートされません。

スワップ・スペース

高負荷時には、IBM MQ は仮想メモリー (スワップ・スペース) を使用できます。仮想メモリーが満杯になると、IBM MQ プロセスが失敗したり不安定になったりして、システムに影響を及ぼす可能性があります。

この状態を回避するために、IBM MQ 管理者は、オペレーティング・システムのガイドラインで指定されている十分な仮想メモリーがシステムに割り振られていることを確認してください。

System V IPC カーネル構成

IBM MQ は、System V IPC リソース (特に共有メモリー) を使用します。ただし、限定された数のセマフォも使用されます。

これらのリソースに対する IBM MQ の最小構成は、以下のとおりです。

名前	カーネル名	値	増加	説明
shmmni	kernel.shmmni	4096	はい	共用メモリー・セグメントの最大数
shmmax	kernel.shmmax	268435456	いいえ	共用メモリー・セグメントの最大サイズ (バイト数)
shmall	kernel.shmall	2097152	はい	共用メモリーの最大量 (ページ数)
semmsl	kernel.sem	32	いいえ	セット当たりの許容セマフォ最大量

名前	カーネル名	値	増加	説明
semmns	kernel.sem	4096	はい	セマフォの最大数
semopm	kernel.sem	32	いいえ	単一オペレーション内の操作の最大数
semmni	kernel.sem	128	はい	セマフォ・セットの最大数
thrmax	kernel.threads-max	32768	はい	スレッドの最大数
pidmax	kernel.pid_max	32768	はい	プロセス ID の最大数

注:

- これらの値は、中規模のキュー・マネージャー 2 つをシステムで実行するのに十分な値です。キュー・マネージャーを 2 つより多く実行しようとする場合や、キュー・マネージャーが処理するワークロードが大きい場合は、「増加」列に Yes と示されている値を大きくしなければならない場合もあります。
- kernel.sem 値は、4 つの値を順に含む単一のカーネル・パラメーター内に含まれます。

パラメーターの現行値を表示するには、root 権限を持つユーザーとしてログオンし、次のように入力します。

```
sysctl Kernel-name
```

これらの値を追加または変更するには、root 権限を持つユーザーとしてログオンします。ファイル /etc/sysctl.conf をテキスト・エディターで開き、以下の項目を選択した値に追加するか、または変更します。

```
kernel.shmni = 4096
kernel.shmall = 2097152
kernel.shmmax = 268435456
kernel.sem = 32 4096 32 128
```

それから保存してファイルを閉じます。

これらの **sysctl** 値を即時にロードするには、コマンド `sysctl -p` を入力します。

`sysctl -p` コマンドを発行しない場合、システムのリブート時に新しい値がロードされます。

デフォルトで、Linux カーネルには最大のプロセス ID があります。これはスレッドにも使用可能で、スレッドの許可数を制限することがあります。

システムで別のスレッドを作成するために必要なリソースが不足する場合、またはプロセス {PTHREAD_THREADS_MAX} でシステム設定のスレッド総数の限度を超過する場合には、オペレーティング・システムがレポートを出します。

kernel.threads-max および kernel.pid-max について詳しくは、[多数のクライアントを実行している場合の IBM MQ キュー・マネージャーでのリソース不足](#)を参照してください。

IBM MQ での RemoveIPC の設定



重要: ログイン・マネージャー構成ファイル (logind.conf および logind.conf.d) で **RemoveIPC** の設定をデフォルト値 Yes のままにすると、IBM MQ の制御外で IBM MQ 所有の IPC リソースが削除される可能性があります。

値を「いいえ」に設定する必要があります。 **RemoveIPC** について詳しくは、[login.conf](#) のマニュアル・ページを参照してください。

TCP/IP 構成

IBM MQ チャネルに **keepalive** を使用する場合は、カーネル・パラメーターを使用して KEEPALIVE の操作を構成できます。

```
net.ipv4.tcp_keepalive_intvl
net.ipv4.tcp_keepalive_probes
net.ipv4.tcp_keepalive_time
```

詳細については、[TCP/IP SO KEEPALIVE オプションの使用](#)を参照してください。

パラメーターの現行値を表示するには、root 権限を持つユーザーとしてログオンし、`sysctl Kernel-name` と入力します。

これらの値を追加または変更するには、root 権限を持つユーザーとしてログオンします。テキスト・エディターを使用してファイル `/etc/sysctl.conf` を開き、以下の項目を選択した値に追加するか、または変更します。

これらの **sysctl** 値を即時にロードするには、コマンド `sysctl -p` を入力します。

`sysctl -p` コマンドを発行しない場合、システムのリポート時に新しい値がロードされます。

RDQM - リソース制限と環境変数の構成

複製データ・キュー・マネージャー (RDQM) の場合は、`/etc/security/limits.conf` で `mqm` ユーザーの `nproc` と `nofile` 値を構成します。あるいは、`rdqm.conf` という名前の RDQM の Pacemaker `systemd` サービス単位ファイルで `LimitNOFILE` 変数と `LimitNPROC` 変数を設定します。リソース限界 (`nproc` または `nofile`、あるいはその両方) が `limits.conf` と `rdqm.conf` の両方で構成されている場合、構成されている限界の高い方の値が RDQM キュー・マネージャーによって使用されます。`rdqm.conf` を使用して、その他のリソース制限 (スタック・サイズなど) および環境変数を構成できます。`rdqm.conf` ファイルは、キュー・マネージャーが Pacemaker によって自動的に開始された場合にのみ読み取られることに注意してください。これは、システムの始動時、または `rdqm.conf` ファイルが存在するノードにキュー・マネージャーがフェイルオーバーするときに発生する可能性があります。**strmqm** コマンドを使用してキュー・マネージャーを手動で開始すると、キュー・マネージャーは **strmqm** が実行される環境を継承します。

以下のステップでは、`rdqm.conf` でサンプル構成を作成します。

1. root として RDQM ノードでログインします。
2. ディレクトリー `/etc/systemd/system/pacemaker.service.d` を作成します。
3. そのディレクトリーにファイル `rdqm.conf` を作成します。`rdqm.conf` ファイルには、必要な環境変数とリソース限界が以下の形式で含まれています。

```
[Service]
Environment="MQ_ENV_VAR=1"
LimitNOFILE=65536
LimitNPROC=32768
LimitSTACK=16777216
```

`systemd` ユニット・ファイルの構成について詳しくは、オペレーティング・システムの資料を参照してください。

4. `pacemaker` サービスを再始動します。

```
systemctl daemon-reload
systemctl restart pacemaker.service
```

`pacemaker` の再始動時は、このノード上で実行中のすべての RDQM キュー・マネージャーが別のノードに移動します。

5. この手順を他の 2 つの RDQM ノードでも繰り返して、他のノードにフェイルオーバーまたは切り替えをしても、RDQM キュー・マネージャーが同じ構成を使用できるようにします。

注: `qm.ini` ファイルは RDQM ノード間で複製されるため、環境変数を使用してキュー・マネージャーの動作を制御するには、`qm.ini` 属性を使用する必要があります。

RDQM-カーネル・コンソール・ログ・レベルの構成

DRBD カーネル・モジュール (`kmod-drbd`) は、`KERN_ERR` (3) ログ・レベルで多くのメッセージを書き込むことがあります。これらのメッセージがシステム・コンソールにコピーされないようにするには、`kernel.printk` パラメーターの最初の数を 3 に減らしてください。これにより、システム全体に重大な処理遅延が生じる可能性があります。カーネル・メッセージの優先順位について詳しくは、<https://www.kernel.org/doc/html/latest/core-api/printk-basics.html> を参照してください。

パラメーターの現行値を表示するには、`root` 権限を持つユーザーとしてログオンし、`sysctl kernel.printk` と入力します。

この値を追加または変更するには、`root` 権限を持つユーザーとしてログオンします。テキスト・エディターを使用してファイル `/etc/sysctl.conf` を開き、選択した値に以下の項目を追加するか、または変更します。

```
kernel.printk = 3 4 1 7
```

これらの `sysctl` 値を即時にロードするには、コマンド `sysctl -p` を入力します。`sysctl -p` コマンドを発行しない場合は、新しい値はシステムのリポート時にロードされます。

64 ビット Linux プラットフォームでの 32 ビット・サポート

一部の 64 ビットの Linux の配布は、32 ビット・アプリケーションをデフォルトでサポートしなくなりました。影響を受けるプラットフォームの詳細、およびこれらのプラットフォームで 32 ビット・アプリケーションを実行できるようにするためのガイダンスについては、[98 ページの『Linux システムでのハードウェア要件とソフトウェア要件』](#)を参照してください。

IBM MQ を開始するユーザーの構成

IBM MQ を開始するすべてのユーザーに対して、「最大オープン・ファイル数」および「最大プロセス数」で説明されている構成変更を行う必要があります。これには通常、`mqm` ユーザー ID が含まれますが、キュー・マネージャーを開始する他のユーザー ID についても同じ変更を行う必要があります。

`systemd` で開始するキュー・マネージャーの場合は、キュー・マネージャー・サービス構成を含むユニット・ファイルに、同等の `NOFILE` 値と `NPROC` 値を指定します。

オープン・ファイルの最大数

システム内のオープン・ファイル・ハンドルの最大数は、パラメーター `fs.file-max` によって制御されます。

中規模サイズのキュー・マネージャーを 2 つ使用するシステムの場合、このパラメーターの最小値は 524288 です。

注: オペレーティング・システムのデフォルトがこの値より大きい場合は、大きい値の設定をそのまま使用するか、オペレーティング・システムのプロバイダーに相談してください。

キュー・マネージャーを 2 つより多く実行しようとする場合や、キュー・マネージャーが処理するワークロードが大きい場合は、この値を大きくしなければならないかもしれません。

パラメーターの現行値を表示するには、`root` 権限を持つユーザーとしてログオンし、`sysctl fs.file-max` と入力します。

これらの値を追加または変更するには、root 権限を持つユーザーとしてログオンします。テキスト・エディターを使用してファイル /etc/sysctl.conf を開き、選択した値に以下の項目を追加するか、または変更します。

```
fs.file-max = 524288
```

それから保存してファイルを閉じます。

これらの **sysctl** 値を即時にロードするには、コマンド **sysctl -p** を入力します。

sysctl -p コマンドを発行しない場合、システムのリブート時に新しい値がロードされます。

PAM (プラグ可能認証モジュール) などのプラグ可能セキュリティー・モジュールを使用している場合は、このモジュールが **mqm** ユーザーのオープン・ファイルの数を不当に制限していないことを確認してください。mqm ユーザーのプロセスごとのオープン・ファイル記述子の最大数を報告するには、mqm ユーザーとしてログインし、以下の値を入力します。

```
ulimit -n
```

標準の IBM MQ キュー・マネージャーの場合、mqm ユーザーの **nofile** 値を 10240 以上に設定します。mqm ユーザーで実行されるプロセスのオープン・ファイル記述子の最大数を設定するには、以下の情報を /etc/security/limits.conf ファイルに追加します。

```
mqm      hard  nofile  10240
mqm      soft  nofile  10240
```

プラグ可能なセキュリティー・モジュールの制限は、**systemd** を使用して開始されるキュー・マネージャーには適用されません。**systemd** を指定して IBM MQ キュー・マネージャーを開始するには、キュー・マネージャー・サービス構成を含むユニット・ファイルで **LimitNOFILE** を 10240 以上に設定します。

RDQM キュー・マネージャー用に **nofile** を構成する方法については、[RDQM-リソース限界および環境変数の構成](#)を参照してください。

プロセスの最大数

実行中の IBM MQ キュー・マネージャーは、多数のスレッド・プログラムで構成されています。接続されている各アプリケーションによって、キュー・マネージャー・プロセスで実行されるスレッドの数が増加します。通常はユーザーが実行するプロセスの最大数をオペレーティング・システムで制限します。この制限は、個々のユーザーまたはサブシステムによって作成されるプロセスの数が多過ぎることが原因でオペレーティング・システム障害が発生しないようにするものです。mqm ユーザーが実行を許可されているプロセスの最大数が十分であることを確認する必要があります。プロセス数には、キュー・マネージャーに接続するチャンネルとアプリケーションの数を含める必要があります。

以下の計算は、mqm ユーザーのプロセス数を決定する際に役立ちます。

```
nproc = 2048 + clientConnections * 4 + qmgrChannels * 4 +
        localBindingConnections
```

ここで、

- **clientConnections** は、このマシンのキュー・マネージャーに接続する他のマシンのクライアントからの接続の最大数です。
- **qmgrChannels** は、他のキュー・マネージャーに対する稼働中のチャンネル (チャンネル定義ではない) の最大数です。この数には、クラスター・チャンネルや送信側/受信側チャンネルなどが含まれます。
- **localBindingConnections** には、アプリケーション・スレッドは含まれません。

このアルゴリズムは、以下の前提で策定されています。

- 2048 は、よほどのことがない限りキュー・マネージャー・スレッドを扱う上で十分な数として設定されています。他のアプリケーションを多数実行する場合は、数を増やさなければならない可能性もあります。
- nproc を設定する時には、今後そのマシンで実行する可能性のあるアプリケーション、接続、チャンネル、キュー・マネージャーの最大数を考慮に入れてください。
- このアルゴリズムは少し多めの見積もりになっていますので、IBM MQ の今後のバージョンや高速パス・チャンネルでは、実際に必要な nproc がいくらか少なくなる可能性もあります。
- Linux では、各スレッドが軽量プロセス (LWP) として実装され、各 LWP が nproc で 1 つのプロセスとしてカウントされます。

PAM_limits セキュリティー・モジュールを使用して、ユーザーが実行するプロセスの数を制御できます。mqm ユーザーのプロセスの最大数は、以下のように構成できます。

```
mqm      hard nproc      4096
mqm      soft nproc      4096
```

PAM_limits セキュリティー・モジュール・タイプの構成方法については、以下のコマンドを入力してください。

```
man limits.conf
```

プラグ可能なセキュリティー・モジュールの制限は、**systemd** を使用して開始されるキュー・マネージャーには適用されません。**systemd** を指定して IBM MQ キュー・マネージャーを開始するには、キュー・マネージャー・サービス構成を含むユニット・ファイルで **LimitNPROC** を適切な値に設定します。

RDQM キュー・マネージャー用に nproc を構成する方法については、[RDQM-リソース限界および環境変数の構成](#)を参照してください。

mqconfig コマンドを使用してシステム構成を確認できます。

システムの構成の詳細については、[How to configure AIX and Linux systems for IBM MQ](#) を参照してください。

関連概念

103 ページの『Linux でのユーザーとグループのセットアップ』

Linux システムの場合、IBM MQ では、mqm という名前のユーザー ID と、mqm の 1 次グループが必要です。インストール後、製品と関連するリソースが入っているディレクトリーおよびファイルは、mqm ユーザー ID が所有します。

104 ページの『Linux でのファイル・システムの作成』

IBM MQ をインストールする前に、必要に応じて製品コードと作業データの両方を保存するためのファイル・システムを作成する必要があります。これらのファイル・システムには、最小ストレージ要件があります。製品コードのデフォルトのインストール・ディレクトリーは、インストール時に変更できますが、作業データの場所は変更できません。

関連資料

mqconfig

Linux IBM MQ for Linux でのライセンスの受け入れ

Linux プラットフォームに製品をインストールする前または後に、ライセンスに同意することを選択できます。

このタスクについて

製品をインストールする前に IBM MQ ライセンスを受け入れると、Linux ユーザーに以下の問題が発生します。

- IBM MQ RPM を yum リポジトリーに追加するのを停止します。

- RPM がイメージのビルドの一部としてインストールされているクラウドでの作業には適していません。
- これは、インストール前にコードが実行されない、unzippable パッケージには適合しません。

インストール後にライセンスを受け入れると、インストール元の独自のリポジトリをセットアップできます。

注:

- 製品を使用する前に、引き続きライセンスに同意する必要があります。
- インストールするコンポーネントの適正なライセンスが必要です。 [ライセンス要件](#)を参照してください。
- 試用版ライセンスをインストールした場合は、試用版ライセンスを変換するための指示に従ってください。 [147 ページの『Linux での試用ライセンスの変換』](#)を参照してください。

手順

- 製品をインストールする前にライセンスに同意してください

製品をインストールする前にライセンスに同意するには、[システムの準備](#)によるサーバーのインストール手順に従ってから、ご使用のオペレーティング・システムに該当する手順に従います。

rpm

[118 ページの『rpm コマンドを使用した最初の IBM MQ インストールの Linux へのインストール』](#)を参照してください。

yum

[128 ページの『yum を使用した Linux Red Hat への IBM MQ のインストール』](#)を参照してください。

Debian を使用した Ubuntu

[132 ページの『Debian を使用した Linux Ubuntu への IBM MQ のインストール』](#)を参照してください。

- 製品のインストール後にライセンスに同意する

製品のインストール後に、**MQLICENSE** 環境変数を使用して、IBM MQ ライセンスを受け入れるか表示することができます。**MQLICENSE** は、以下の 2 つの値のいずれかに設定できます。

accept

インストール後にライセンスに同意します。

ビュー

ライセンスが受け入れられている場合は、ライセンスを表示します。

ライセンスのインストール後に同意するには、次のコマンドを使用します。

```
export MQLICENSE=accept
```

ライセンスを表示するには、次のコマンドを使用します。

```
export MQLICENSE=view
```

あるいは、製品のインストール後に、以下のコマンドを使用して IBM MQ ライセンスを受け入れるか表示することもできます。

- [mqlicense](#) (インストール後のライセンスの受け入れ)
- [dspmqlic](#) (IBM MQ ライセンスの表示)



重要: インストール・メディアから `mqlicense.sh` スクリプトを使用しないでください。このスクリプトは、インストール前にライセンスを受け入れるためののみ使用できます。

Linux rpm を使用した Linux への IBM MQ のインストール

rpm を使用した Linux システムへの IBM MQ のインストールに関連するインストール・タスクは、このセクションにまとめられています。

このタスクについて

rpm を使用して IBM MQ をインストールするには、以下のタスクを実行します。

IBM MQ をアンインストールする方法については、[159 ページの『rpm を使用した Linux での IBM MQ のアンインストールまたは変更』](#)を参照してください。

製品のフィックスまたは更新が使用可能になっている場合は、[313 ページの『IBM MQ への保守の適用』](#)を参照してください。

手順

1. システム要件を確認します。
[98 ページの『Linux の場合の要件の確認』](#)を参照してください。
2. インストールの計画を立てます。
 - 計画のプロセスで、どのコンポーネントをどこにインストールするかを選択する必要があります。
[113 ページの『Linux システム用の IBM MQ rpm コンポーネント』](#)を参照してください。
 - また、プラットフォーム固有の項目をいくつか選択する必要もあります。[101 ページの『Linux への IBM MQ のインストールの計画』](#)を参照してください。
3. IBM MQ のインストールに向けてシステムを準備します。
[102 ページの『Linux でのシステムの準備』](#)を参照してください。
4. IBM MQ サーバーをインストールします。
[118 ページの『rpm コマンドを使用した最初の IBM MQ インストールの Linux へのインストール』](#)および [122 ページの『rpm コマンドを使用した追加の IBM MQ インストールの Linux へのインストール』](#)を参照してください。
5. オプション: IBM MQ クライアントをインストールします。
[126 ページの『rpm を使用した Linux への IBM MQ クライアントのインストール』](#)を参照してください。
6. インストールを検査します。[148 ページの『Linux での IBM MQ インストールの検査』](#)を参照してください。

Linux Linux システム用の IBM MQ rpm コンポーネント

IBM MQ のインストール時に必要なコンポーネントを選択することができます。

重要:

1. IBM MQ を購入するたびにインストールする資格が付与される内容について詳しくは、[IBM MQ ライセンス情報を参照してください](#)。
2. サーバーおよびクライアントのインストールには、RPM パッケージの MQSeriesGSKit ファイルをインストールする必要があります。

これらのコンポーネントを表示するには、例として次のようなコマンドを使用できます。

```
rpm -qa | grep MQ | xargs rpm -q --info
```

[114 ページの表 13](#) は、IBM MQ サーバーまたはクライアントを Linux システムにインストールするとき使用可能なコンポーネントを示しています。

表 13. Linux システム用の IBM MQ コンポーネント

コンポーネント	説明	サーバー・メディア	クライアント・メディア	RPM パッケージ名
のランタイム	サーバーとクライアントの両方のインストールに共通なファイルを含んでいます。 注：MQSeriesRuntime コンポーネントがインストールされている必要があります。	✓	✓	MQSeriesRuntime
サーバー	サーバーを使用し、システムでキュー・マネージャーを実行したり、ネットワークを介して他のシステムに接続したりできます。アプリケーションにメッセージングおよびキューイング・サービスを提供し、IBM MQ クライアント接続をサポートします。	✓		MQSeriesServer
標準クライアント	IBM MQ MQI client は、IBM MQ の小さなサブセットで、キュー・マネージャーを持ちません。このクライアントは、他の (サーバー) システム上にあるキュー・マネージャーおよびキューを使用します。クライアントは、インストールされているシステムが、完全なサーバー・バージョンの IBM MQ が稼働している別のシステムに接続されている場合にのみ使用できます。このクライアントとサーバーは、必要であれば同じシステム上に置くことができます。	✓	✓	MQSeriesClient
SDK	SDK は、アプリケーションのコンパイルに必要です。これには、サンプル・ソース・ファイルとバインディング (.H、.LIB、.DLL ファイルなど) が含まれています。これらのファイルは、IBM MQ で実行するアプリケーションを開発するために必要です。	✓	✓	MQSeriesSDK
サンプル・プログラム	サンプル・アプリケーション・プログラムは、検査手順を使用して IBM MQ インストールを調べる場合に必要です。	✓	✓	MQSeriesSamples
Java メッセージング	Java を使用したメッセージングに必要なファイル (Java Message Service を含む)。	✓	✓	MQSeriesJava
マニュアル・ページ	Linux マニュアル・ページ、U.S. English: 制御コマンド MQI 呼び出し MQSC コマンド	✓	✓	MQSeriesMan

表 13. Linux システム用の IBM MQ コンポーネント (続き)

コンポーネント	説明	サーバー・メディア	クライアント・メディア	RPM パッケージ名
Java JRE	Java で記述された IBM MQ の部分で使われる Java Runtime 環境。	✓	✓	MQSeriesJRE
メッセージ・カタログ	使用可能な言語については、この後の メッセージ・カタログ表 を参照してください。	✓	✓	
IBM Global Security Kit (GSKit)	GSKit 8 証明書および TLS、基本ランタイム。	✓	✓	MQSeriesGSKit
Telemetry サービス	<p>MQ Telemetry は、IBM MQ Telemetry Transport (MQTT) プロトコルを使用する Internet Of Things (IOT) デバイス (リモート・センサー、アクチュエーター、テレメトリー装置) の接続をサポートします。テレメトリー (MQXR) サービスを使用すると、キュー・マネージャーは MQTT サーバーとして機能し、MQTT クライアント・アプリケーションと通信することができます。</p> <p>注: テレメトリー・サービスは Linux for x86-64 (64 ビット) および Linux for IBM Z でのみ使用可能です。</p> <p>MQTT クライアントのセットは、Eclipse Paho ダウンロード・ページ から入手できます。これらのサンプル・クライアントは、IOT デバイスが MQTT サーバーとの通信に使用する独自の MQTT クライアント・アプリケーションを作成するのに役立ちます。</p> <p>267 ページの『MQ Telemetry のインストールの注意点』 も参照してください。</p>	✓		MQSeriesXRService
Managed File Transfer	MQ Managed File Transfer は、ファイルのサイズや使用するオペレーティング・システムにかかわらず、システム間のファイル転送を管理下に置いて実行できます。監査も可能です。各コンポーネントの機能については、 262 ページの『Managed File Transfer 製品のオプション』 を参照してください。	✓		MQSeriesFTAgent MQSeriesFTBase MQSeriesFTLogger MQSeriesFTService MQSeriesFTTools

表 13. Linux システム用の IBM MQ コンポーネント (続き)

コンポーネント	説明	サーバー・メディア	クライアント・メディア	RPM パッケージ名
Advanced Message Security	<p>末端のアプリケーションに影響を与えることなく、IBM MQ ネットワークを流れる機密データを高い水準で保護します。このコンポーネントを、保護対象のキューをホストするすべての IBM MQ インストールにインストールする必要があります。</p> <p>Java クライアント接続のみを使用している場合を除き、保護されたキューとの間でメッセージの書き込みまたは取得を行うプログラムによって使用される IBM MQ インストール済み環境には、GSKit コンポーネントをインストールする必要があります。</p> <p>このコンポーネントをインストールするには、Java JRE コンポーネントをインストールする必要があります。</p>	✓		MQSeriesAMS
AMQP サービス	<p>このコンポーネントをインストールして、AMQP チャンネルを使用可能にします。AMQP チャンネルは AMQP 1.0 API をサポートします。AMQP チャンネルを使用して、AMQP アプリケーションに、IBM MQ によって提供されるエンタープライズ・レベルのメッセージング機能へのアクセス権限を付与できます。</p>	✓		MQSeriesAMQP
REST API およびコンソール	<p>REST API および IBM MQ Console を使用して IBM MQ の HTTP ベースの管理を追加します。</p>	✓		MQSeriesWeb
<p>Deprecated</p> <p>IBM MQ Bridge to Salesforce 117 ページの『1』 117 ページの『2』</p>	<p>Salesforce および IBM MQ への接続を構成するには、このコンポーネントをインストールしてから、runmqsfb コマンドを実行して Salesforce からイベントをサブスクライブし、それらを IBM MQ ネットワークにパブリッシュします。</p> <p>注：IBM MQ Bridge to Salesforce は Linux for x86-64 (64 ビット) でのみ使用可能です。</p>	✓	✓	MQSeriesSFBridge 117 ページの『2』

表 13. Linux システム用の IBM MQ コンポーネント (続き)

コンポーネント	説明	サーバー・メディア	クライアント・メディア	RPM パッケージ名
<p>➤ Deprecated</p> <p>➤ Removed</p> <p>IBM MQ Bridge to blockchain 117 ページの『3』 118 ページの『4』 118 ページの『5』</p>	<p>このコンポーネントをインストールして、blockchain ネットワークと IBM MQ に対する接続を構成します。その後 <code>runmqbcb</code> コマンドを実行して、ブリッジを開始し、blockchain ネットワークに照会や更新を送信したり、blockchain ネットワークから応答を受信したりできます。ブリッジの接続先のキュー・マネージャーは、IBM MQ Advanced キュー・マネージャーでなければなりません。詳しくは、IBM MQ Advanced とはを参照してください。</p> <p>注：</p> <p>IBM MQ Bridge to blockchain は Linux for x86-64 (64 ビット) でのみ使用可能です。</p> <p>このコンポーネントと Docker の併用はサポートされていません。</p>	✓	✓	MQSeriesBCBridge 118 ページの『 5 』
RDQM (複製データ・キュー・マネージャー)	<p>このコンポーネントをインストールして、複製データ・キュー・マネージャーの高可用性構成を使用できるようにします。詳しくは、273 ページの『RDQM (複製データ・キュー・マネージャー) のインストール』を参照してください。</p> <p>注：</p> <p>このコンポーネントは、RHEL 7.3 以降の Linux for x86-64 (64 ビット) でのみ使用できます。</p> <p>このコンポーネントと Docker の併用はサポートされていません。</p>	✓		MQSeriesRDQM

注：

- **Deprecated** IBM MQ Bridge to Salesforce は、2022 年 11 月 22 日以降のすべてのリリースで非推奨になりました ([US Announcement letter 222-341](#) を参照)。
- IBM MQ Bridge to Salesforce で必要な rpm コンポーネントは以下のとおりです。

```
MQSeriesRuntime = 9.2.2-0 is needed by MQSeriesSFBridge-9.2.2-0.x86_64
MQSeriesJava = 9.2.2-0 is needed by MQSeriesSFBridge-9.2.2-0.x86_64
MQSeriesJRE = 9.2.2-0 is needed by MQSeriesSFBridge-9.2.2-0.x86_64
```

- **Deprecated** IBM MQ Bridge to blockchain は、2022 年 11 月 22 日以降のすべてのリリースで非推奨になりました ([US Announcement letter 222-341](#) を参照)。Blockchain 接続は、IBM App Connect を使用するか、IBM Cloud Pak for Integration で使用可能な App Connect 機能を使用して実現できます。

4. **V 9.3.2** **Removed** Continuous Delivery の場合、IBM MQ Bridge to blockchain は IBM MQ 9.3.2 で製品から削除されています。
5. IBM MQ Bridge to blockchain で必要な rpm コンポーネントは以下のとおりです。

```
MQSeriesRuntime = 9.2.2-0 is needed by MQSeriesBCBridge-9.2.2-0.x86_64
MQSeriesJava = 9.2.2-0 is needed by MQSeriesBCBridge-9.2.2-0.x86_64
MQSeriesJRE = 9.2.2-0 is needed by MQSeriesBCBridge-9.2.2-0.x86_64
```

6. **V 9.3.0** **V 9.3.0** IBM MQ 9.3.0 以降、IBM MQ Explorer は IBM MQ インストール・パッケージから削除されました。別個のダウンロードとして引き続き使用できます。詳しくは、[Linux および Windows でのスタンドアロン・アプリケーションとしての IBM MQ Explorer のインストールおよびアンインストール](#)を参照してください。

メッセージ・カタログ言語	RPM パッケージ名
ブラジル・ポルトガル語	MQSeriesMsg_pt
チェコ語	MQSeriesMsg_cs
フランス語	MQSeriesMsg_fr
ドイツ語	MQSeriesMsg_de
ハンガリー語	MQSeriesMsg_hu
イタリア語	MQSeriesMsg_it
日本語	MQSeriesMsg_ja
韓国語	MQSeriesMsg_ko
ポーランド語	MQSeriesMsg_pl
ロシア語	MQSeriesMsg_ru
スペイン語	MQSeriesMsg_es
中国語 (簡体字)	MQSeriesMsg_Zh_CN
中国語 (繁体字)	MQSeriesMsg_Zh_TW
U.S. 英語	適用外

関連概念

6 ページの『[IBM MQ のコンポーネントと機能](#)』

IBM MQ のインストール時に必要なコンポーネントまたは機能を選択することができます。

15 ページの『[Multiplatforms でのインストールを計画する際の考慮事項](#)』

IBM MQ をインストールする前に、インストールするコンポーネントとそのインストール場所を選択する必要があります。また、プラットフォーム固有の項目をいくつか選択する必要もあります。

Linux rpm コマンドを使用した最初の IBM MQ インストールの Linux へのインストール

rpm を使用して、IBM MQ サーバーを 64 ビット Linux システムにインストールできます。このトピックの説明は、Linux システムへの IBM MQ の最初のインストールを対象としています。

始める前に

- このトピックの説明は、Linux システム上での IBM MQ の最初のインストールについての説明です。IBM MQ の追加のインストールの方法については、122 ページの『[rpm コマンドを使用した追加の IBM MQ インストールの Linux へのインストール](#)』を参照してください。

- インストール手順を開始する前に、[102 ページの『Linux でのシステムの準備』](#)に示された必要な手順を完了しておいてください。

このタスクについて

RPM Package Manager インストーラーを使用して、インストールするコンポーネントを選択することにより、サーバーをインストールします。コンポーネントおよびパッケージ名のリストは、[113 ページの『Linux システム用の IBM MQ rpm コンポーネント』](#)にあります。



重要: すべての必要なパッケージを同じ操作でインストールしない限り、パッケージは以下の順序でインストールする必要があります。

MQSeriesRuntime
MQSeriesJRE
MQSeriesJava
MQSeriesGSKit
MQSeriesServer
MQSeriesWeb
MQSeriesFTBase
MQSeriesFTAgent
MQSeriesFTService
MQSeriesFTLogger
MQSeriesFTTools
MQSeriesAMQP
MQSeriesAMS
MQSeriesXRService
MQSeriesClient
MQSeriesMan
MQSeriesMsg
MQSeriesSamples
MQSeriesSDK
Deprecated MQSeriesSFBridge [119 ページの『1』](#)
Deprecated **Removed** MQSeriesBCBridge [119 ページの『2』](#) [119 ページの『3』](#)

注:

1. **Deprecated** IBM MQ Bridge to Salesforce は、2022 年 11 月 22 日以降のすべてのリリースで非推奨になりました ([US Announcement letter 222-341](#) を参照)。
2. **Deprecated** IBM MQ Bridge to blockchain は、2022 年 11 月 22 日以降のすべてのリリースで非推奨になりました ([US Announcement letter 222-341](#) を参照)。Blockchain 接続は、IBM App Connect を使用するか、IBM Cloud Pak for Integration で使用可能な App Connect 機能を使用して実現できます。
3. **V 9.3.2** **Removed** Continuous Delivery の場合、IBM MQ Bridge to blockchain は IBM MQ 9.3.2 で製品から削除されています。
4. **V 9.3.0** **V 9.3.0** IBM MQ 9.3.0 以降、IBM MQ インストール・パッケージから IBM MQ Explorer が削除されました。別個のダウンロードとして引き続き使用できます。詳しくは、[Linux および Windows でのスタンドアロン・アプリケーションとしての IBM MQ Explorer のインストールおよびアンインストール](#)を参照してください。

手順

1. root として、または以下のコマンドを実行するための十分な権限を使用してログインします。

これを行うには、コマンドの前に **sudo** を追加するか、以下を変更します。 **su** コマンドを使用してシェルで root ユーザーに変更します。詳細については、[sudo と su の間の相違点の探索 Linux でのコマンド](#)。

2. オプション: インストール・メディアが Passport Advantage から入手した ダウンロード可能なインストール・イメージである場合は、tar.gz ファイルを解凍し、tar ファイルからインストール・ファイルを解凍する必要があります。

- a) 例えば、部品番号 CC7K6ML をダウンロードする場合は、以下のコマンドを使用してファイルを解凍します。

```
gunzip CC7K6ML.tar.gz
```

- b) 同様に、以下のコマンドを使用して、tar ファイルからインストール・ファイルを抽出します。

```
tar -xvf CC7K6ML.tar
```

重要: tar イメージを解凍するには、GNU tar (gtar と呼ばれる) を使用する必要があります。

3. 現行ディレクトリーをインストール・パッケージの場所に設定します。

ロケーションは、ネットワーク・ロケーションまたはローカル・ファイル・システム・ディレクトリーの場合があります。 ダウンロード可能なインストール・イメージの入手先を参照してください。

4. IBM MQ 9.2.0 以降では、製品のインストールの前後にライセンスに同意することができます。インストールの前にライセンスを受け入れるには、mqlicense.sh スクリプトを実行します。使用条件が、環境に応じた適切な言語で表示され、使用条件を受け入れるか拒否するかを尋ねられます。

- X Window を (可能であれば) 使用するデフォルトの方法で使用条件を表示するには、以下のコマンドを使用します。

```
./mqlicense.sh
```

- 使用条件を現在のシェルでテキスト (スクリーン・リーダーで読み上げ可能) として表示するには、以下のコマンドを使用します。

```
./mqlicense.sh -text_only
```

ライセンスへの同意についての詳細は、[111 ページの『IBM MQ for Linux でのライセンスの受け入れ』](#)を参照してください。

5. **V9.3.0**

- オプション: IBM MQ 公開署名 gpg 鍵を入手し、それを rpm にインストールします。

```
rpm --import ibm_mq_public.gpg
```

IBM 提供の RPM はデジタル署名付きで署名されており、システムは、それ以上のステップを行わずにその署名を認識しません。これは、システムごとに 1 回だけ実行する必要があります。詳しくは、[13 ページの『IBM MQ コード署名』](#)を参照してください。

その後、IBM MQ RPM のいずれかの妥当性が検査されます。以下に例を示します。

```
# rpm -Kv MQSeriesRuntime-9.3.0-0.x86_64.rpm
MQSeriesRuntime-9.3.0-0.x86_64.rpm:
  Header V3 RSA/SHA256 Signature, key ID 0209b828: OK
  Header SHA1 digest: OK
  V3 RSA/SHA256 Signature, key ID 0209b828: OK
  MD5 digest: OK
```

注: このステップをスキップすると、RPM インストール中に安全な警告が出されて、シグニチャーが存在することを示しますが、システムは署名鍵を認識しません。例えば、次のようになります。

警告: MQSeriesRuntime-9.3.0-0.x86_64.rpm: ヘッダー V3 RSA/SHA256 署名、鍵 ID 0209b828: NOKEY

6. IBM MQ をインストールします。

キュー・マネージャーの実行をサポートするために、少なくとも MQSeriesRuntime コンポーネントと MQSeriesServer コンポーネントをインストールする必要があります。

重要: インストールする必要があるコンポーネントのすべてが、インストール・メディア上の同じフォルダーにあるとは限りません。一部のコンポーネントは、/Advanced フォルダーの下にある場合があ

ります。IBM MQ Advanced コンポーネントのインストールの詳細については、[253 ページの『IBM MQ Advanced for Multiplatforms のインストール』](#)を参照してください。

- IBM MQ 9.3.0 以降では、**rpm -Uvh** コマンドを使用して、IBM MQ をデフォルトの場所 `/opt/mqm` にインストールします。

例えば、インストール・メディア上の現在の場所にあるすべてのコンポーネントをデフォルトの場所にインストールするには、次のコマンドを使用します。

```
rpm -Uvh MQSeries*.rpm
```

例えば、ランタイム・コンポーネントおよびサーバー・コンポーネントをデフォルト場所にインストールするには、次のコマンドを使用します。

```
rpm -Uvh MQSeriesRuntime-*.rpm MQSeriesServer-*.rpm
```

- **--prefix** オプションを使用して、IBM MQ をデフォルト以外の場所にインストールします。必要なすべての IBM MQ コンポーネントを同じ場所にインストールする必要があります。

指定したインストール・パスは、空のディレクトリー、未使用ファイル・システムのルート、または存在しないパスのいずれかでなければなりません。パスの長さは 256 バイトに制限されており、スペースを含めることはできません。

例えば、以下のインストール・パスを入力して、ランタイム・コンポーネントとサーバー・コンポーネントを 64 ビット Linux システム上の `/opt/customLocation` ディレクトリーにインストールします。

```
rpm --prefix /opt/customLocation -Uvh MQSeriesRuntime-*.rpm MQSeriesServer-*.rpm
```

タスクの結果

Linux システムに IBM MQ をインストールしました。

次のタスク

- 必要な場合は、このインストールがプライマリー・インストールになるように設定できるようになりました。コマンド・プロンプトで以下のコマンドを入力します。

```
MQ_INSTALLATION_PATH/bin/setmqinst -i -p MQ_INSTALLATION_PATH
```

ここで、`MQ_INSTALLATION_PATH` は、IBM MQ がインストールされているディレクトリーを表します。

システムに設定できるプライマリー・インストールは 1 つだけです。システムに既にプライマリー・インストールが存在する場合、別のインストールをプライマリー・インストールに設定する前に、既にあるプライマリー・インストールを設定解除する必要があります。詳細については、[プライマリー・インストールの変更](#)を参照してください。

- このインストール済み環境で使用する環境変数をセットアップすることもできます。**setmqenv** または **crtmqenv** コマンドを使用すれば、特定の IBM MQ のインストール済み環境に関するさまざまな環境変数を設定できます。詳しくは、[setmqenv](#) および [crtmqenv](#) を参照してください。
- 正常にインストールされたことを確認するために、インストールを検査することができます。詳しくは、[148 ページの『Linux での IBM MQ インストールの検査』](#)を参照してください。
- 管理コマンドを発行できるのは、**mqm** グループのメンバーである UID を持つユーザーのみです。ユーザーが管理コマンドを発行できるようにするには、ユーザーを **mqm** グループに追加する必要があります。詳しくは、[103 ページの『Linux でのユーザーとグループのセットアップ』](#) および [AIX, Linux, and Windows システム上で IBM MQ を管理する権限](#)を参照してください。

関連概念

[18 ページの『AIX, Linux, and Windows での複数インストール環境』](#)

AIX, Linux, and Windows では、1 つのシステムで複数の IBM MQ のコピーを持つことができます。

[19 ページの『AIX, Linux, and Windows でのプライマリー・インストール』](#)

IBM MQ (AIX, Linux, and Windows) の複数インストールをサポートするシステムにおいて、プライマリー・インストールとは IBM MQ システム全体が関係する場所が参照するインストールです。プライマリー・インストールはオプションですが、便利です。

関連タスク

[159 ページの『rpm を使用した Linux での IBM MQ のアンインストールまたは変更』](#)

Linux では、**rpm** コマンドを使用して IBM MQ サーバーまたはクライアントをアンインストールできます。システムに現在インストールされている選択済みパッケージ (コンポーネント) を削除することにより、インストールを変更することもできます。

[プライマリー・インストールの変更](#)

関連資料

[setmqinst](#)

Linux rpm コマンドを使用した追加の IBM MQ インストールの Linux へのインストール

インストール・プロセス中に **crtmqpkg** コマンドを使用して、64 ビット Linux システムに追加の IBM MQ サーバーをインストールできます。

始める前に



注意: このトピックの説明は、Linux Ubuntu および Linux on Power® Systems - Little Endian には該当しません。これらのプラットフォームについて詳しくは、[132 ページの『Debian を使用した Linux Ubuntu への IBM MQ のインストール』](#)を参照してください。

- このトピックの説明は、Linux システム上での IBM MQ の追加インストールについての説明です。IBM MQ の最初のインストールの方法については、[118 ページの『rpm コマンドを使用した最初の IBM MQ インストールの Linux へのインストール』](#)を参照してください。
- インストール手順を開始する前に、[102 ページの『Linux でのシステムの準備』](#)に示された必要な手順を完了しておいてください。
- Linux で **crtmqpkg** コマンドを実行するには、その前に **pax** コマンドと **rpmbuild** コマンドをインストールしておく必要があります。これらのコマンドは、製品の一部としては提供されていません。これらは、Linux ディストリビューションのサプライヤーから入手する必要があります。**rpmbuild** コマンドは、**rpm-build** パッケージにあります。

このタスクについて

RPM Package Manager インストーラーを使用して、インストールするコンポーネントを選択することにより、サーバーをインストールします。コンポーネントおよびパッケージ名のリストは、[113 ページの『Linux システム用の IBM MQ rpm コンポーネント』](#)にあります。



重要: すべての必要なパッケージを同じ操作でインストールしない限り、パッケージは以下の順序でインストールする必要があります。







MQSeriesRuntime
MQSeriesJRE
MQSeriesJava
MQSeriesGSKit
MQSeriesServer
MQSeriesWeb
MQSeriesFTBase
MQSeriesFTAgent
MQSeriesFTService
MQSeriesFTLogger
MQSeriesFTTools
MQSeriesAMQP
MQSeriesAMS
MQSeriesXRService

MQSeriesExplorer
MQSeriesClient
MQSeriesMan
MQSeriesMsg
MQSeriesSamples
MQSeriesSDK

 MQSeriesSFBridge [123 ページの『1』](#)

  MQSeriesBCBridge [123 ページの『2』](#) [123 ページの『3』](#)

注:

1.  IBM MQ Bridge to Salesforce は、2022 年 11 月 22 日以降のすべてのリリースで非推奨になりました ([US Announcement letter 222-341](#) を参照)。
2.  IBM MQ Bridge to blockchain は、2022 年 11 月 22 日以降のすべてのリリースで非推奨になりました ([US Announcement letter 222-341](#) を参照)。Blockchain 接続は、IBM App Connect を使用するか、IBM Cloud Pak for Integration で使用可能な App Connect 機能を使用して実現できます。
3.   Continuous Delivery の場合、IBM MQ Bridge to blockchain は IBM MQ 9.3.2 で製品から削除されています。
4.   IBM MQ 9.3.0 以降、IBM MQ インストール・パッケージから IBM MQ Explorer が削除されました。別個のダウンロードとして引き続き使用できます。詳しくは、[Linux および Windows でのスタンドアロン・アプリケーションとしての IBM MQ Explorer のインストールおよびアンインストールを参照してください](#)。

手順

1. オプション: root として、または以下のコマンドを実行するための十分な権限を使用してログインします。

これを行うには、コマンドの前に **sudo** を追加するか、以下を変更します。 **su** コマンドを使用してシェルで root ユーザーに変更します。詳細については、[sudo と su の間の相違点の探索 Linux でのコマンド](#)。

2. オプション: インストール・メディアが Passport Advantage から入手した [ダウンロード可能なインストール・イメージ](#) である場合は、tar.gz ファイルを解凍し、tar ファイルからインストール・ファイルを解凍する必要があります。

- a) 例えば、部品番号 CC7K6ML をダウンロードする場合は、以下のコマンドを使用してファイルを解凍します。

```
gunzip CC7K6ML.tar.gz
```

- b) 同様に、以下のコマンドを使用して、tar ファイルからインストール・ファイルを抽出します。

```
tar -xvf CC7K6ML.tar
```

重要: tar イメージを解凍するには、GNU tar (gtar と呼ばれる) を使用する必要があります。

3. 現行ディレクトリーをインストール・ファイルの場所に設定します。ロケーションは、ネットワーク・ロケーションまたはローカル・ファイル・システム・ディレクトリーの場合があります。
4. オプション: **crtmqpkg** コマンドを実行して、システムにインストールする固有のパッケージ・セットを作成します。

crtmqpkg コマンドは、これがシステムへの IBM MQ の最初のインストールではない場合にのみ必要です。以前のバージョンの IBM MQ がシステムにインストールされている場合、最新バージョンのインストールは、別の場所にインストールすれば正常に行われます。

Linux で **crtmqpkg** コマンドを実行するには、その前に **pax** コマンドと **rpmbuild** コマンドをインストールしておく必要があります。詳しくは、[始める前](#)を参照してください。

Linux システムで **crtmqpkg** コマンドを実行するには、以下のようになります。

a) 以下のコマンドを入力します。

```
./crtmqpkg suffix
```

上記のコマンドの *suffix* の部分には任意の名前を入力して、そのインストール・パッケージをシステム内で一意に識別できるようにします。 *suffix* は、インストール名と同じ名前にすることはできますが、インストール名とは異なるものです。 *suffix* には、A から Z、a から z、および 0 から 9 の範囲の英数字を組み合わせた最大 16 文字の名前を指定できます。

注: このコマンドは、一時ディレクトリーの中にインストール・パッケージの完全なコピーを作成します。 デフォルトでは、一時ディレクトリーは /var/tmp に置かれています。 このコマンドを実行する前に、システムに十分な空きスペースがあることを確認する必要があります。 別の場所を使用するには、**crtmqpkg** コマンドの実行前に *TMPDIR* 環境変数を設定できます。 以下に例を示します。

```
$ TMPDIR=/test ./crtmqpkg suffix
```

b) 現行ディレクトリーを、**crtmqpkg** コマンド操作の正常完了時に指定された場所に設定します。

このディレクトリーは、/var/tmp/mq_rpms ディレクトリーのサブディレクトリーであり、その中にパッケージの固有のセットが作成されます。 各パッケージのファイル名には *suffix* 値が付けられます。 例えば、*suffix* に「1」を使用すると以下ようになります。

```
./crtmqpkg 1
```

/var/tmp/mq_rpms/1/x86_64 というサブディレクトリーがあることを意味します。

パッケージはサブディレクトリーに従って名前変更されます。 例えば、

```
From: MQSeriesRuntime-8.0.0-0.x86_64.rpm  
To: MQSeriesRuntime-1-8.0.0-0.x86_64.rpm
```

5. IBM MQ 9.2.0 以降では、製品のインストールの前後にライセンスに同意することができます。 インストールの前にライセンスを受け入れるには、*mqlicense.sh* スクリプトを実行します。 使用条件が、環境に応じた適切な言語で表示され、使用条件を受け入れるか拒否するかを尋ねられます。

- X Window を (可能であれば) 使用するデフォルトの方法で使用条件を表示するには、以下のコマンドを使用します。

```
./mqlicense.sh
```

- 使用条件を現在のシェルでテキスト (スクリーン・リーダーで読み上げ可能) として表示するには、以下のコマンドを使用します。

```
./mqlicense.sh -text_only
```

ライセンスへの同意についての詳細は、[111 ページの『IBM MQ for Linux でのライセンスの受け入れ』](#)を参照してください。

6. IBM MQ をインストールします。

キュー・マネージャーの実行をサポートするために、少なくとも MQSeriesRuntime コンポーネントと MQSeriesServer コンポーネントをインストールする必要があります。

重要: インストールする必要があるコンポーネントのすべてが、インストール・メディア上の同じフォルダーにあるとは限りません。 一部のコンポーネントは、/Advanced フォルダーの下にある場合があります。 IBM MQ Advanced コンポーネントのインストールの詳細については、[253 ページの『IBM MQ Advanced for Multiplatforms のインストール』](#)を参照してください。

- IBM MQ 9.3.0 から、IBM MQ をデフォルトの場所 /opt/mqm にインストールします。

例えば、インストール・メディア上の現在の場所にあるすべてのコンポーネントをデフォルトの場所にインストールするには、次のコマンドを使用します。

```
rpm -Uvh MQSeries*.rpm
```

例えば、ランタイム・コンポーネントおよびサーバー・コンポーネントをデフォルト場所にインストールするには、次のコマンドを使用します。

```
rpm -Uvh MQSeriesRuntime-*.rpm MQSeriesServer-*.rpm
```

- `--prefix` オプションを使用して、IBM MQ をデフォルト以外の場所にインストールします。各インストールにおいて、必要なすべての IBM MQ コンポーネントを同じ場所にインストールする必要があります。

指定したインストール・パスは、空のディレクトリー、未使用ファイル・システムのルート、または存在しないパスのいずれかでなければなりません。パスの長さは 256 バイトに制限されており、スペースを含めることはできません。

例えば、以下のインストール・パスを入力して、ランタイム・コンポーネントとサーバー・コンポーネントを 64 ビット Linux システム上の `/opt/customLocation` ディレクトリーにインストールします。

```
rpm --prefix /opt/customLocation -Uvh MQSeriesRuntime-*.rpm  
MQSeriesServer-*.rpm
```

タスクの結果

Linux システムに IBM MQ をインストールしました。

次のタスク

- 必要な場合は、このインストールがプライマリー・インストールになるように設定できるようになりました。コマンド・プロンプトで以下のコマンドを入力します。

```
MQ_INSTALLATION_PATH/bin/setmqinst -i -p MQ_INSTALLATION_PATH
```

ここで、`MQ_INSTALLATION_PATH` は、IBM MQ がインストールされているディレクトリーを表します。

システムに設定できるプライマリー・インストールは 1 つだけです。システムに既にプライマリー・インストールが存在する場合、別のインストールをプライマリー・インストールに設定する前に、既にあるプライマリー・インストールを設定解除する必要があります。詳細については、[プライマリー・インストールの変更](#)を参照してください。

- このインストール済み環境で使用する環境変数をセットアップすることもできます。`setmqenv` または `crtmqenv` コマンドを使用すれば、特定の IBM MQ のインストール済み環境に関するさまざまな環境変数を設定できます。詳しくは、[setmqenv](#) および [crtmqenv](#) を参照してください。
- 正常にインストールされたことを確認するために、インストールを検査することができます。詳しくは、[148 ページの『Linux での IBM MQ インストールの検査』](#)を参照してください。
- 管理コマンドを発行できるのは、`mqm` グループのメンバーである UID を持つユーザーのみです。ユーザーが管理コマンドを発行できるようにするには、ユーザーを `mqm` グループに追加する必要があります。詳しくは、[103 ページの『Linux でのユーザーとグループのセットアップ』](#) および [AIX, Linux, and Windows システム上で IBM MQ を管理する権限](#)を参照してください。

関連概念

[18 ページの『AIX, Linux, and Windows での複数インストール環境』](#)

AIX, Linux, and Windows では、1 つのシステムで複数の IBM MQ のコピーを持つことができます。

[19 ページの『AIX, Linux, and Windows でのプライマリー・インストール』](#)

IBM MQ (AIX, Linux, and Windows) の複数インストールをサポートするシステムにおいて、プライマリー・インストールとは IBM MQ システム全体が関係する場所が参照するインストールです。プライマリー・インストールはオプションですが、便利です。

関連タスク

[159 ページの『rpm を使用した Linux での IBM MQ のアンインストールまたは変更』](#)

Linux では、**rpm** コマンドを使用して IBM MQ サーバーまたはクライアントをアンインストールできます。システムに現在インストールされている選択済みパッケージ (コンポーネント) を削除することにより、インストールを変更することもできます。

[プライマリー・インストールの変更](#)

関連資料

[setmqinst](#)

Linux rpm を使用した Linux への IBM MQ クライアントのインストール

64 ビット Linux システムへの IBM MQ クライアントのインストール。

始める前に

- インストール手順を開始する前に、[102 ページの『Linux でのシステムの準備』](#)で説明されている必要な手順が完了していることを確認してください。
- このインストールがシステム上で唯一のインストール済み環境ではない場合は、`/var/tmp` への書き込み権限を持っていることを確認する必要があります。

このタスクについて

このタスクでは、インストールするコンポーネントを RPM Package Manager インストーラーを使用して選択して、クライアントをインストールする方法について説明します。少なくともランタイムおよびクライアントの各コンポーネントをインストールする必要があります。コンポーネントのリストは、[113 ページの『Linux システム用の IBM MQ rpm コンポーネント』](#)にあります。

手順

1. root として、または以下のコマンドを実行するための十分な権限を使用してログインします。

これを行うには、コマンドの前に **sudo** を追加するか、以下を変更します。 **su** コマンドを使用してシェルで root ユーザーに変更します。詳細については、[sudo と su の間の相違点の探索 Linux でのコマンド](#)。

2. 現行ディレクトリーをインストール・パッケージの場所に設定します。

ロケーションは、ネットワーク・ロケーションまたはローカル・ファイル・システム・ディレクトリーの場合があります。[ダウンロード可能なインストール・イメージの入手先を参照してください](#)。

3. IBM MQ 9.2.0 以降では、製品のインストールの前後にライセンスに同意することができます。インストールの前にライセンスを受け入れるには、`mqlicense.sh` スクリプトを実行します。

```
./mqlicense.sh
```

ご使用条件は、ご使用の環境に合わせて適切な言語で表示され、ご使用条件を受け入れるか拒否するかを尋ねられます。

可能な場合、`mqlicense.sh` はライセンスを表示するための X Window を開きます。

ライセンスを、現在のシェルでスクリーン・リーダーで読み上げ可能なテキストとして表示することが必要な場合は、以下のコマンドを入力します。

```
./mqlicense.sh -text_only
```

ライセンスへの同意についての詳細は、[111 ページの『IBM MQ for Linux でのライセンスの受け入れ』](#)を参照してください。

4. このシステムに複数のインストール済み環境がある場合は、**crtmqpkg** を実行して、システムにインストールする固有のパッケージ・セットを作成する必要があります。

- a) 以下のコマンドを入力します。

```
./crtmqpkg suffix
```

上記のコマンドの *suffix* の部分には任意の名前を入力して、そのインストール・パッケージをシステム内で一意に識別できるようにします。 *suffix* は、インストール名と同じ名前にすることはできますが、インストール名とは異なるものです。 *suffix* には、A から Z、a から z、および 0 から 9 の範囲の英数字を組み合わせた最大 16 文字の名前を指定できます。

b) **crtmqpkg** コマンドの完了時に現行ディレクトリーを指定された場所に設定します。

このディレクトリーは、`/var/tmp/mq_rpms` ディレクトリーのサブディレクトリーであり、その中にパッケージの固有のセットが作成されます。各パッケージのファイル名には *suffix* 値が付けられます。

5. **V9.3.0**

オプション: IBM MQ 公開署名 **gpg** 鍵を入手し、それを **rpm** にインストールします。

```
rpm --import ibm_mq_public.gpg
```

IBM 提供の RPM はデジタル署名付きで署名されており、システムは、それ以上のステップを行わずにその署名を認識しません。これは、システムごとに 1 回だけ実行する必要があります。詳しくは、[13 ページの『IBM MQ コード署名』](#)を参照してください。

その後、IBM MQ RPM のいずれかの妥当性が検査されます。以下に例を示します。

```
# rpm -Kv MQSeriesRuntime-9.3.0-0.x86_64.rpm
MQSeriesRuntime-9.3.0-0.x86_64.rpm:
  Header V3 RSA/SHA256 Signature, key ID 0209b828: OK
  Header SHA1 digest: OK
  V3 RSA/SHA256 Signature, key ID 0209b828: OK
  MD5 digest: OK
```

注: このステップをスキップすると、RPM インストール中に安全な警告が出されて、シグニチャーが存在することを示しますが、システムは署名鍵を認識しません。例えば、次のようになります。

警告: MQSeriesRuntime-9.3.0-0.x86_64.rpm: ヘッダー V3 RSA/SHA256 署名、鍵 ID 0209b828: NOKEY

6. IBM MQ をインストールします。

インストールする必要がある最小コンポーネントは、MQSeriesRuntime、MQSeriesClient、および MQSeriesGSKit です。

- デフォルトの場所 `/opt/mqm` にインストールするには、**rpm -ivh** コマンドを使用して、必要な各コンポーネントをインストールします。

例えば、すべてのコンポーネントをデフォルトの場所にインストールするには、次のコマンドを使用します。

```
rpm -ivh MQSeries*.rpm
```

Ubuntu を使用している場合は、**--force-debian** 属性を追加します。例えば、すべてのコンポーネントをデフォルトの場所にインストールするには、次のコマンドを使用します。

```
rpm --force-debian -ivh MQSeries*.rpm
```

RPM を使って RPM パッケージを直接インストールすべきではないことを示す警告メッセージが、ご使用のプラットフォーム用の RPM バージョンから出されます。これを表示させないようにするには、このオプションを含める必要があります。

- デフォルト以外の場所にインストールするには、**rpm --prefix** オプションを使用します。各インストールにおいて、必要なすべての IBM MQ コンポーネントを同じ場所にインストールする必要があります。

指定したインストール・パスは、空のディレクトリー、未使用ファイル・システムのルート、または存在しないパスのいずれかでなければなりません。パスの長さは 256 バイトに制限されており、スペースを含めることはできません。

例えば、64 ビットの Linux システム上の `/opt/customLocation` にランタイム・コンポーネントおよびサーバー・コンポーネントをインストールするには、以下のようになります。

```
rpm --prefix /opt/customLocation -ivh MQSeriesRuntime-V.R.M-F.x86_64.rpm MQSeriesClient-V.R.M-F.x86_64.rpm
```

ここで、

V

インストールする製品のバージョンを表します

R

インストールする製品のリリースを表します

M

インストールする製品のモディフィケーションを表します

F

インストールする製品のフィックスパック・レベルを表します

次のタスク

- このインストールがシステム上のプライマリー・インストールとなるように選択した場合、プライマリー・インストールとして設定する必要があります。コマンド・プロンプトで以下のコマンドを入力します。

```
MQ_INSTALLATION_PATH/bin/setmqinst -i -p MQ_INSTALLATION_PATH
```

システムに設定できるプライマリー・インストールは1つだけです。システムに既にプライマリー・インストールが存在する場合、別のインストールをプライマリー・インストールに設定する前に、既にあるプライマリー・インストールを設定解除する必要があります。詳細については、[プライマリー・インストールの変更](#)を参照してください。

- このインストール済み環境で使用する環境変数をセットアップすることもできます。**setmqenv** または **crtmqenv** コマンドを使用すれば、特定の IBM MQ のインストール済み環境に関するさまざまな環境変数を設定できます。詳しくは、[setmqenv](#) および [crtmqenv](#) を参照してください。
- インストールの検査方法について詳しくは、[157 ページの『Linuxでのクライアントとサーバー間の通信の検査』](#)を参照してください。

関連タスク

[159 ページの『rpmを使用したLinuxでのIBM MQのアンインストールまたは変更』](#)

Linuxでは、**rpm** コマンドを使用して IBM MQ サーバーまたはクライアントをアンインストールできます。システムに現在インストールされている選択済みパッケージ (コンポーネント) を削除することにより、インストールを変更することもできます。

yumを使用したLinux Red HatへのIBM MQのインストール

IBM MQ 9.2.0 から、yum インストーラーを使用して IBM MQ on Linux Red Hat をインストールすることができます。

このタスクについて

- インストール手順を開始する前に、[102 ページの『Linuxでのシステムの準備』](#)に示された必要な手順を完了しておいてください。
- IBM MQ をデフォルト以外の場所にインストールするには、**crtmqpkg** コマンドを実行する必要があります。このコマンドを使用する場合、システムに以下のコマンドがインストールされていることが必要になります。
 - **pax** または **rpmbuild**
 - **createrepo**

- yum-utils

これらのコマンドは、製品の一部としては提供されていません。これらは、Linux ディストリビューションのサプライヤーから入手する必要があります。rpmbuild コマンドは、rpm-build パッケージにあります。

手順

1. オプション: root として、または以下のコマンドを実行するための十分な権限を使用してログインします。

これを行うには、コマンドの前に **sudo** を追加するか、以下を変更します。 **su** コマンドを使用してシェルで root ユーザーに変更します。詳細については、[sudo と su の間の相違点の探索 Linux でのコマンド](#)。

2. オプション: インストール・メディアが Passport Advantage から入手した [ダウンロード可能なインストール・イメージ](#)である場合は、tar.gz ファイルを解凍し、tar ファイルからインストール・ファイルを解凍する必要があります。

- a) 例えば、部品番号 CC7K6ML をダウンロードする場合は、以下のコマンドを使用してファイルを解凍します。

```
gunzip CC7K6ML.tar.gz
```

- b) 同様に、以下のコマンドを使用して、tar ファイルからインストール・ファイルを抽出します。

```
tar -xvf CC7K6ML.tar
```

重要: tar イメージを解凍するには、GNU tar (gtar と呼ばれる) を使用する必要があります。

3. オプション: 今回がシステムへの初回のインストールではなく、IBM MQ をデフォルト以外の場所にインストールする場合は、次のように **crtmqpkg** コマンドを実行して、システムにインストールするための固有のパッケージ・セットを作成します。

```
./crtmqpkg suffix installationPath
```

ここで、

- **suffix** には、システムのインストール・パッケージを一意に識別する任意の名前を指定します。 **suffix** は、インストール名と同じ名前にすることはできますが、インストール名とは異なるものです。 **suffix** には、A から Z、a から z、および 0 から 9 の範囲の英数字を組み合わせた最大 16 文字の名前を指定できます。
- **installationPath** には、IBM MQ をインストールする場所のパスを指定します。

注: このコマンドは、一時ディレクトリーの中にインストール・パッケージの完全なコピーを作成します。デフォルトでは、一時ディレクトリーは /var/tmp に置かれています。このコマンドを実行する前に、システムに十分な空きスペースがあることを確認する必要があります。別の場所を使用するには、**crtmqpkg** コマンドの実行前に **TMPDIR** 環境変数を設定できます。以下に例を示します。

```
$ TMPDIR=/test ./crtmqpkg suffix installationPath
```

4. 現行ディレクトリーをインストール・パッケージの場所に設定します。 **crtmqpkg** コマンドを使用した場合、このディレクトリーは、**crtmqpkg** コマンド操作が正常に完了したときに指定していた場所です。
5. yum リポジトリーを以下のように構成します。

サンプル・リポジトリー・ファイルは、インストール・パッケージの MQServer ディレクトリーで使用できます。yum リポジトリーを構成するのに、このサンプルが役立ちます。

- a) 以下のようにリポジトリーを作成または更新します。

- これがシステム上の最初の IBM MQ インストールである場合は、接尾部 **.repo** を持つファイル (例えば、IBM_MQ.repo) を /etc/yum.repos.d ディレクトリーに作成します。

- これがシステム上の追加の IBM MQ インストールである場合は、追加のインストールの詳細を `/etc/yum.repos.d` ディレクトリー内の該当する `.repo` ファイルに追加します。

b) リポジトリ・ファイルに以下の内容を追加します。

```
[IBM-MQ-v.r.m-architecture]
name=IBM MQ v.r.m architecture
baseurl=file:///installationFilesLocation
enabled=1
gpgcheck=0
```

- c) `installationFilesLocation` 変数をインストール・ファイルの場所に置き換えます。
- d) `v.r.m` 変数を、インストールする IBM MQ のバージョンのバージョン、リリース、およびモディファイケーション番号に置き換えます。
- e) `architecture` 変数をインストールするシステムのアーキテクチャーに置き換えます。この値は、以下の値のいずれかになります。

- x86_64
- ppc64le
- s390x

f) **V9.3.0**

オプション: `gpg` 鍵検証を有効にします。

`gpgcheck=0` を `gpgcheck=1` に置き換え、提供された証明書を指す追加の `gpgkey=<uri>` 行を追加します。以下に例を示します。

```
gpgcheck=1
gpgkey=file:///directory/to/ibm_mq_public.pgp
```

g) オプション: リポジトリ・ファイルに内容を追加したなら、以下のコマンドを使用して、リポジトリ・キャッシュをクリアします。

```
yum clean all
```

h) 以下のコマンドを使用して、IBM MQ リポジトリが使用可能であることを確認します。

```
yum repolist
```

6. IBM MQ 9.2.0 以降では、製品のインストールの前後にライセンスに同意することができます。インストールの前にライセンスを受け入れるには、`mqlicense.sh` スクリプトを実行します。使用条件が、環境に応じた適切な言語で表示され、使用条件を受け入れるか拒否するかを尋ねられます。

- X Window を (可能であれば) 使用するデフォルトの方法で使用条件を表示するには、以下のコマンドを使用します。

```
./mqlicense.sh
```

- 使用条件を現在のシェルでテキスト (スクリーン・リーダーで読み上げ可能) として表示するには、以下のコマンドを使用します。

```
./mqlicense.sh -text_only
```

ライセンスへの同意についての詳細は、[111 ページ](#)の『[IBM MQ for Linux でのライセンスの受け入れ](#)』を参照してください。

7. IBM MQ を以下のようにインストールします。

- デフォルトの場所に使用可能なコンポーネントすべてをインストールするには、次のコマンドを使用します。

```
yum -y install MQSeries*
```

- デフォルト以外の場所に使用可能なコンポーネントすべてをインストールするには、次のコマンドを使用します。

```
yum -y install MQSeries*suffix*
```

suffix には、ステップ [129 ページ](#) の『[3](#)』で `crtmqpkg` を実行したときに選択した接尾部を指定します。

- コンポーネントのサブセットをインストールするには、インストールするコンポーネントを指定します。依存関係は自動的にインストールされます。キュー・マネージャーの実行をサポートするために、少なくとも `MQSeriesRuntime` コンポーネントと `MQSeriesServer` コンポーネントをインストールする必要があります。例えば、サーバー・コンポーネントをデフォルトの場所にインストールするには、次のコマンドを使用します。

```
yum -y install MQSeriesServer*
```

- リポジトリ・ファイルで複数のバージョンが使用可能な場合に、IBM MQ の旧バージョンをインストールするには、以下のコマンドを使用します。

```
yum -y install MQSeries*-v.r.m-f
```

ここで *v.r.m-f* には、インストールするバージョン、リリース、モディフィケーション、およびフィックスパックのレベルを指定します。

タスクの結果

Linux システムに IBM MQ をインストールしました。

次のタスク

- 必要な場合は、このインストールがプライマリー・インストールになるように設定できるようになりました。コマンド・プロンプトで以下のコマンドを入力します。

```
MQ_INSTALLATION_PATH/bin/setmqinst -i -p MQ_INSTALLATION_PATH
```

ここで、`MQ_INSTALLATION_PATH` は、IBM MQ がインストールされているディレクトリーを表します。

システムに設定できるプライマリー・インストールは 1 つだけです。システムに既にプライマリー・インストールが存在する場合、別のインストールをプライマリー・インストールに設定する前に、既にあるプライマリー・インストールを設定解除する必要があります。詳細については、[プライマリー・インストールの変更](#)を参照してください。

- このインストール済み環境で使用する環境変数をセットアップすることもできます。`setmqenv` または `crtmqenv` コマンドを使用すれば、特定の IBM MQ のインストール済み環境に関するさまざまな環境変数を設定できます。詳しくは、[setmqenv](#) および [crtmqenv](#) を参照してください。
- 正常にインストールされたことを確認するために、インストールを検査することができます。詳しくは、[148 ページ](#) の『[Linux での IBM MQ インストールの検査](#)』を参照してください。
- 管理コマンドを発行できるのは、`mqm` グループのメンバーである UID を持つユーザーのみです。ユーザーが管理コマンドを発行できるようにするには、ユーザーを `mqm` グループに追加する必要があります。詳しくは、[103 ページ](#) の『[Linux でのユーザーとグループのセットアップ](#)』および [AIX, Linux, and Windows システム上で IBM MQ を管理する権限](#)を参照してください。

関連概念

[18 ページ](#) の『[AIX, Linux, and Windows での複数インストール環境](#)』

AIX, Linux, and Windows では、1 つのシステムで複数の IBM MQ のコピーを持つことができます。

[19 ページ](#) の『[AIX, Linux, and Windows でのプライマリー・インストール](#)』

IBM MQ (AIX, Linux, and Windows) の複数インストールをサポートするシステムにおいて、プライマリー・インストールとは IBM MQ システム全体が関係する場所が参照するインストールです。プライマリー・インストールはオプションですが、便利です。

関連タスク

[161 ページ](#) の『[yum を使用した Linux Red Hat での IBM MQ のアンインストールまたは変更](#)』

Linux Red Hat では、**yum** コマンドを使用して IBM MQ サーバーまたはクライアントをアンインストールできます。システムに現在インストールされている選択済みパッケージ (コンポーネント) を削除することにより、インストールを変更することもできます。

[プライマリー・インストールの変更](#)

関連資料

[setmqinst](#)

Linux Debian を使用した Linux Ubuntu への IBM MQ のインストール

Debian インストーラーを使用した Linux システムへの IBM MQ のインストールに関連するインストール・タスクは、このセクションにまとめられています。

このタスクについて

Debian インストーラーを使用して IBM MQ をインストールするには、以下のタスクを実行します。

製品のフィックスまたは更新が使用可能になっている場合は、[313 ページの『IBM MQ への保守の適用』](#)を参照してください。

手順

1. システム要件を確認します。
[98 ページの『Linux の場合の要件の確認』](#)を参照してください。
2. インストールの計画を立てます。
計画のプロセスで、どのコンポーネントをどこにインストールするかを選択する必要があります。[133 ページの『Linux Ubuntu システム用の IBM MQ Debian コンポーネント』](#)を参照してください。
3. IBM MQ のインストールに向けてシステムを準備します。
[102 ページの『Linux でのシステムの準備』](#)を参照してください。
4. IBM MQ サーバーをインストールします。
[137 ページの『Debian パッケージを使用した Linux Ubuntu への IBM MQ サーバーのインストール』](#)を参照してください。
5. オプション: IBM MQ クライアントをインストールします。
[142 ページの『Debian パッケージを使用した Linux Ubuntu への IBM MQ クライアントのインストール』](#)を参照してください。
6. インストールを検査します。[148 ページの『Linux での IBM MQ インストールの検査』](#)を参照してください。

Linux Linux Ubuntu での IBM MQ 用 Debian インストーラーの概要

Debian インストーラーを使用して Linux Ubuntu に IBM MQ をインストールする際の概念と考慮事項の概要を示します。

インストール・ツール

apt、**dpkg**、またはそれ以上のレベルのインストール・ツールを使用して、製品をインストールおよびアンインストールします。ディスク上にインストールされた製品は、**rpm** を使用してインストールされたものと同じように見えます。



重要: Debian インストール・ツールには、インストール・ディレクトリーをオーバーライドする手段がありません。つまり、再配置可能サポートも複数バージョン・サポートもないこととなります。このため、製品は `/opt/mqm` にインストールされますが、必要な場合はプライマリー・インストールとして設定できます。

パッケージ名

パッケージ名が IBM MQ から派生した名前を使用するように変更されました。

例えば、既存の rpm サーバー・コンポーネント MQSeriesServer に相当する Debian のコンポーネントは `ibmmq-server` という名前になります。

単一システムでは、Debian でインストールされた単一バージョンの IBM MQ を使用することもできますし、Docker などのコンテナ・ベースのテクノロジーを使用して Debian で複数バージョンのインストールを行うこともできます。

Linux **Linux Ubuntu システム用の IBM MQ Debian コンポーネント**

IBM MQ のインストール時に必要なコンポーネントを選択することができます。

重要: IBM MQ を購入するたびにインストールする資格が付与される内容について詳しくは、[IBM MQ ライセンス情報](#)を参照してください。

133 ページの表 15 は、Debian インストーラーを使用して Linux Ubuntu システムに IBM MQ サーバーまたはクライアントをインストールする場合に使用可能なコンポーネントを示しています。

コンポーネント	説明	サーバー・メディア	クライアント・メディア	Debian パッケージ名
のランタイム	サーバーとクライアントの両方のインストールに共通なファイルを含んでいます。 注: <code>ibmmq-runtime</code> コンポーネントのインストールは必須です。	✓	✓	<code>ibmmq-runtime</code>
サーバー	サーバーを使用し、システムでキュー・マネージャーを実行したり、ネットワークを介して他のシステムに接続したりできます。アプリケーションにメッセージングおよびキューイング・サービスを提供し、IBM MQ クライアント接続をサポートします。	✓		<code>ibmmq-server</code>
標準クライアント	IBM MQ MQI client は、IBM MQ の小さなサブセットで、キュー・マネージャーを持ちません。このクライアントは、他の(サーバー)システム上にあるキュー・マネージャーおよびキューを使用します。クライアントは、インストールされているシステムが、完全なサーバー・バージョンの IBM MQ が稼働している別のシステムに接続されている場合にのみ使用できます。このクライアントとサーバーは、必要であれば同じシステム上に置くことができます。	✓	✓	<code>ibmmq-client</code>
SDK	SDK は、アプリケーションのコンパイルに必要です。これには、サンプル・ソース・ファイルとバインディング (.H、.LIB、.DLL ファイルなど)が含まれています。これらのファイルは、IBM MQ で実行するアプリケーションを開発するために必要です。	✓	✓	<code>ibmmq-sdk</code>

表 15. Linux Ubuntu システム用の IBM MQ Debian コンポーネント (続き)

コンポーネント	説明	サーバー・メディア	クライアント・メディア	Debian パッケージ名
サンプル・プログラム	サンプル・アプリケーション・プログラムは、検査手順を使用して IBM MQ インストールを調べる場合に必要です。	✓	✓	ibmmq-samples
Java メッセージング	Java を使用したメッセージングに必要なファイル (Java Message Service を含む)。	✓	✓	ibmmq-java
マニュアル・ページ	AIX マニュアル・ページ、U.S. English: 制御コマンド MQI 呼び出し MQSC コマンド	✓	✓	ibmmq-man
JavaJRE	Java で記述された IBM MQ の部分で使用される Java Runtime 環境。	✓	✓	ibmmq-jre
メッセージ・カタログ	使用可能な言語については、この後の メッセージ・カタログ表 を参照してください。	✓	✓	
IBM Global Security Kit (GSKit)	GSKit 8 証明書および TLS、基本ランタイム。	✓	✓	ibmmq-gskit
Telemetry サービス	<p>MQ Telemetry は、IBM MQ Telemetry Transport (MQTT) プロトコルを使用する Internet Of Things (IOT) デバイス (リモート・センサー、アクチュエーター、テレメトリー装置) の接続をサポートします。テレメトリー・サービスは、MQXR サービスとも呼ばれ、キュー・マネージャーが MQTT サーバーとして機能して MQTT クライアント・アプリケーションと通信できるようにします。</p> <p>注: テレメトリー・サービスは Linux for x86-64 (64 ビット) および Linux for IBM Z でのみ使用可能です。</p> <p>Eclipse パホ プロジェクトと MQTT.org には、プログラミング言語の範囲の最新のテレメトリー・クライアントとサンプルの無料ダウンロードがあります。これらのリソースを活用すると、IOT 装置が MQTT サーバーとの通信に使用する MQTT クライアント・アプリケーションを作成できます。</p> <p>267 ページの『MQ Telemetry のインストールの注意点』 も参照してください。</p>	✓		ibmmq-xrservice

表 15. Linux Ubuntu システム用の IBM MQ Debian コンポーネント (続き)

コンポーネント	説明	サーバー・メディア	クライアント・メディア	Debian パッケージ名
Managed File Transfer	MQ Managed File Transfer は、ファイルのサイズや使用するオペレーティング・システムにかかわらず、システム間のファイル転送を管理下に置いて実行できます。監査も可能です。各コンポーネントの機能については、 262 ページの『Managed File Transfer 製品のオプション』 を参照してください。	✓		ibmmq-ftagent ibmmq-ftbase ibmmq-ftlogger ibmmq-ftservice ibmmq-fttools
Advanced Message Security	<p>末端のアプリケーションに影響を与えることなく、IBM MQ ネットワークを流れる機密データを高い水準で保護します。このコンポーネントを、保護対象のキューをホストするすべての IBM MQ インストールにインストールする必要があります。</p> <p>Java クライアント接続のみを使用している場合を除き、保護されたキューとの間でメッセージの書き込みまたは取得を行うプログラムによって使用される IBM MQ インストール済み環境には、GSKit コンポーネントをインストールする必要があります。</p> <p>このコンポーネントをインストールするには、Java JRE コンポーネントをインストールする必要があります。</p>	✓		ibmmq-ams
AMQP サービス	このコンポーネントをインストールして、AMQP チャネルを使用可能にします。AMQP チャネルは AMQP 1.0 API をサポートします。AMQP チャネルを使用して、AMQP アプリケーションに、IBM MQ によって提供されるエンタープライズ・レベルのメッセージング機能へのアクセス権限を付与できます。	✓		ibmmq-amqp
REST API およびコンソール	REST API および IBM MQ Console を使用して IBM MQ の HTTP ベースの管理を追加します。	✓		ibmmq-web
<div style="background-color: #f4a460; padding: 2px; display: inline-block;">Deprecated</div> IBM MQ Bridge to Salesforce ¹³⁶ ページの『1』	<p>IBM MQ Bridge to Salesforce をインストールして Salesforce および IBM MQ への接続を構成し、コマンド runmqsfb を実行して Salesforce からのイベントにサブスクライブし、それらを IBM MQ ネットワークにパブリッシュします。</p> <p>注：IBM MQ Bridge to Salesforce は Linux for x86-64 (64 ビット) でのみ使用可能です。</p>	✓	✓	ibmmq-sfbridge

表 15. Linux Ubuntu システム用の IBM MQ Debian コンポーネント (続き)

コンポーネント	説明	サーバー・メディア	クライアント・メディア	Debian パッケージ名
<p>▶ Deprecated</p> <p>▶ Removed</p> <p>IBM MQ Bridge to blockchain 136 ページの『2』 136 ページの『3』</p>	<p>IBM MQ Bridge to blockchain をインストールして、ブロック・チェーン・ネットワークから照会および更新を送信し、それらの応答を受信します。</p> <p>注：IBM MQ Bridge to blockchain は Linux for x86-64 (64 ビット) でのみ使用可能です。</p>	✓	✓	ibmmq-bcbridge

注：

- ▶ **Deprecated** IBM MQ Bridge to Salesforce は、2022 年 11 月 22 日以降のすべてのリリースで非推奨になりました ([US Announcement letter 222-341](#) を参照)。
- ▶ **Deprecated** IBM MQ Bridge to blockchain は、2022 年 11 月 22 日以降のすべてのリリースで非推奨になりました ([US Announcement letter 222-341](#) を参照)。Blockchain 接続は、IBM App Connect を使用するか、IBM Cloud Pak for Integration で使用可能な App Connect 機能を使用して実現できます。
- ▶ **V 9.3.2** ▶ **Removed** Continuous Delivery の場合、IBM MQ Bridge to blockchain は IBM MQ 9.3.2 で製品から削除されています。
- ▶ **V 9.3.0** ▶ **V 9.3.0** IBM MQ 9.3.0 以降、IBM MQ インストール・パッケージから IBM MQ Explorer が削除されました。別個のダウンロードとして引き続き使用できます。詳しくは、[Linux](#) および [Windows](#) でのスタンドアロン・アプリケーションとしての IBM MQ Explorer のインストールおよびアンインストールを参照してください。

表 16. Linux システム用の IBM MQ メッセージ・カタログ

メッセージ・カタログ言語	コンポーネント名
ブラジル・ポルトガル語	ibmmq-msg-pt
チェコ語	ibmmq-msg-cs
フランス語	ibmmq-msg-fr
ドイツ語	ibmmq-msg-de
ハンガリー語	ibmmq-msg-hu
イタリア語	ibmmq-msg-it
日本語	ibmmq-msg-ja
韓国語	ibmmq-msg-ko
ポーランド語	ibmmq-msg-pl
ロシア語	ibmmq-msg-ru
スペイン語	ibmmq-msg-es
中国語 (簡体字)	ibmmq-msg-zh-cn
中国語 (繁体字)	ibmmq-msg-zh-tw
U.S. 英語	適用外

関連概念

6 ページの『[IBM MQ のコンポーネントと機能](#)』

IBM MQ のインストール時に必要なコンポーネントまたは機能を選択することができます。

Linux

Debian パッケージを使用した Linux Ubuntu への IBM MQ サーバーのインストール

システム要件の Web ページに従って、Debian インストーラーを使用して、Linux Ubuntu システムに IBM MQ サーバーをインストールできます。

始める前に

サポートされているソフトウェア・レベルの詳細については、[IBM MQ のシステム要件](#)を参照してください。

インストール手順を開始する前に、[102 ページの『Linux でのシステムの準備』](#)で説明されている必要な手順が完了していることをまず確認してください。

Ubuntu 上に rpm を使用して IBM MQ 9.0.2 以前をインストールしてある場合は、Debian バージョンの製品をインストールする前に、rpm バージョンの製品をすべてアンインストールする必要があります。

IBM MQ 9.2.0 以降では、製品をインストールする前または後にライセンスを受け入れるオプションを選択できます。詳しくは、[111 ページの『IBM MQ for Linux でのライセンスの受け入れ』](#)を参照してください。

注：IBM MQ 9.2.0 より前の Long Term Support の場合は、インストールを続行する前に、ご使用条件の条項に同意する必要があります。そのためには、`mqlicense.sh` スクリプトを実行します。

このタスクについて

Debian インストーラーを使用して、インストールするコンポーネントを選択してサーバーをインストールします。コンポーネントおよびパッケージ名のリストは、[133 ページの『Linux Ubuntu システム用の IBM MQ Debian コンポーネント』](#)にあります。



重要：製品をインストールする前に、必ず `tar.gz` パッケージの Ubuntu バージョンをダウンロードしてください。このバージョンには、**apt-get** ツールに必要な `deb` ファイルが含まれるためです。

各種インストーラーを使用できます。このトピックでは、**apt-get** および **dpkg** インストーラーの使用について説明します。

apt-get

apt-get を使用するとパッケージがインストールされ、従属パッケージをインストールする必要がありません。**apt-get** は、必要なパッケージに関する依存関係パッケージをインストールします。

使用するために、**apt-get** が対象ファイルにアクセスできるようにしておく必要があります。

これを行うには、コマンド `chmod -R a+rx DIRNAME` を発行します。ここで、`DIRNAME` は `tar.gz` パッケージを解凍したディレクトリーです。



重要：**apt-get** が対象ファイルにアクセスできない場合は、次のエラーが発生します。

- N: Download is performed unsandboxed as root as file '/sw/9101deb/./InRelease' couldn't be accessed by user '_apt'. - pkgAcquire::Run (13: Permission denied)
- E: Failed to fetch file:/sw/9101deb/./Packages File not found - /sw/9101deb/./Packages (2: No such file or directory)
- E: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.

ここで、`/sw/9101deb` は、IBM MQ をインストールするディレクトリーです。

dpkg

dpkg を使用すると、個々のパッケージをインストールできます。ただし **dpkg** は、必要なパッケージの従属パッケージをインストールしないため、従属パッケージを自分でインストールする必要があります。各パッケージの従属パッケージについては、[138 ページの表 17](#) の表を参照してください。

キュー・マネージャーの実行をサポートするには、少なくとも `ibmmq-runtime` と `ibmmq-server` コンポーネントをインストールする必要があります。

表 17. パッケージ・コンポーネントの依存関係		
パッケージ名	コンポーネントの機能	パッケージの依存関係
<code>ibmmq-runtime</code>	他のすべてのコンポーネントのための共通機能	なし
<code>ibmmq-server</code>	キュー・マネージャー	<code>ibmmq-runtime</code> <code>ibmmq-gskit</code>
<code>ibmmq-client</code>	C IBM MQ クライアント・ライブラリー	<code>ibmmq-runtime</code> <code>ibmmq-gskit</code>
<code>ibmmq-java</code>	Java および JMS IBM MQ API	<code>ibmmq-runtime</code>
<code>ibmmq-jre</code>	Java ランタイム環境	<code>ibmmq-runtime</code>
<code>ibmmq-sdk</code>	非 Java API 用のヘッダー・ファイルおよびライブラリー	<code>ibmmq-runtime</code>
<code>ibmmq-man</code>	UNIX の IBM MQ マニュアル・ページ	<code>ibmmq-runtime</code>
<code>ibmmq-samples</code>	IBM MQ アプリケーションのサンプル	<code>ibmmq-runtime</code>
<code>ibmmq-msg-cs</code> <code>ibmmq-msg-de</code> <code>ibmmq-msg-es</code> <code>ibmmq-msg-fr</code> <code>ibmmq-msg-hu</code> <code>ibmmq-msg-it</code> <code>ibmmq-msg-ja</code> <code>ibmmq-msg-ko</code> <code>ibmmq-msg-pl</code> <code>ibmmq-msg-pt</code> <code>ibmmq-msg-ru</code> <code>ibmmq-msg-zh-cn</code> <code>ibmmq-msg-zh-tw</code>	追加言語メッセージ・カタログ・ファイル。英語メッセージ・カタログ・ファイルは、デフォルトでインストールされます。これらのメッセージ・カタログについて詳しくは、147 ページの『Linux での各国語によるメッセージの表示』を参照してください。	<code>ibmmq-runtime</code>
<code>ibmmq-gskit</code>	IBM Global Security Kit (GSKit)	<code>ibmmq-runtime</code>
<code>ibmmq-web</code>	REST API および IBM MQ Console。	<code>ibmmq-runtime</code> <code>ibmmq-server</code> <code>ibmmq-java</code> <code>ibmmq-jre</code>
<code>ibmmq-ftbase</code>	Managed File Transfer コンポーネント	<code>ibmmq-runtime</code> <code>ibmmq-java</code> <code>ibmmq-jre</code>

表 17. パッケージ・コンポーネントの依存関係 (続き)


パッケージ名	コンポーネントの機能	パッケージの依存関係
ibmmq-ftlogger	Managed File Transfer コンポーネント	ibmmq-runtime ibmmq-server ibmmq-ftbase ibmmq-java ibmmq-jre
ibmmq-fttools ibmmq-ftagent	Managed File Transfer コンポーネント	ibmmq-runtime ibmmq-ftbase ibmmq-java ibmmq-jre
ibmmq-ftservice	Managed File Transfer コンポーネント	ibmmq-runtime ibmmq-server ibmmq-ftagent ibmmq-ftbase ibmmq-java ibmmq-jre
ibmmq-amqp	Advanced Message Queuing Protocol コンポーネント	ibmmq-runtime
ibmmq-xrservice	Telemetry サービス・コンポーネント 注: テレメトリー・サービスは Linux for x86-64 (64 ビット) および Linux for IBM Z でのみ使用可能です。	ibmmq-runtime
ibmmq-ams	Advanced Message Security コンポーネント	ibmmq-runtime ibmmq-server
 Deprecated ibmmq-sfbridge 140 ページの『1』	IBM MQ Bridge to Salesforce をインストールして Salesforce および IBM MQ への接続を構成し、コマンド runmqsfb を実行して Salesforce からのイベントにサブスクライブし、それらを IBM MQ ネットワークにパブリッシュします。 注: IBM MQ Bridge to Salesforce は Linux for x86-64 (64 ビット) でのみ使用可能です。	ibmmq-runtime ibmmq-java ibmmq-jre

表 17. パッケージ・コンポーネントの依存関係 (続き)

パッケージ名	コンポーネントの機能	パッケージの依存関係
<p>Deprecated Removed</p> <p>ibmmq-bcbridge 140ページの『2』 140ページの『3』</p>	<p>IBM MQ Bridge to blockchain をインストールして、ブロック・チェーン・ネットワークから照会および更新を送信し、それらの応答を受信します。</p> <p>注： IBM MQ Bridge to blockchain は Linux for x86-64 (64 ビット) でのみ使用可能です。</p>	<p>ibmmq-runtime ibmmq-java ibmmq-jre</p>

注：

1. **Deprecated** IBM MQ Bridge to Salesforce は、2022 年 11 月 22 日以降のすべてのリリースで非推奨になりました (US Announcement letter 222-341 を参照)。
2. **Deprecated** IBM MQ Bridge to blockchain は、2022 年 11 月 22 日以降のすべてのリリースで非推奨になりました (US Announcement letter 222-341 を参照)。Blockchain 接続は、IBM App Connect を使用するか、IBM Cloud Pak for Integration で使用可能な App Connect 機能を使用して実現できます。
3. **V 9.3.2** **Removed** Continuous Delivery の場合、IBM MQ Bridge to blockchain は IBM MQ 9.3.2 で製品から削除されています。
4. **V 9.3.0** **V 9.3.0** IBM MQ 9.3.0 以降、IBM MQ インストール・パッケージから IBM MQ Explorer が削除されました。別個のダウンロードとして引き続き使用できます。詳しくは、[Linux および Windows でのスタンドアロン・アプリケーションとしての IBM MQ Explorer のインストールおよびアンインストール](#)を参照してください。

手順

1. シェル端末を開きます。root として、または以下のコマンドを実行するための十分な権限を使用してログインします。

これを行うには、コマンドの前に **sudo** を追加するか、以下を変更します。 **su** コマンドを使用してシェルで root ユーザーに変更します。詳細については、[sudo と su の間の相違点の探索 Linux でのコマンド](#)。

2. 現行ディレクトリーをインストール・パッケージの場所に設定します。

ロケーションは、ネットワーク・ロケーションまたはローカル・ファイル・システム・ディレクトリーの場合があります。[ダウンロード可能なインストール・イメージの入手先](#)を参照してください。

3. IBM MQ 9.2.0 以降では、製品のインストールの前後にライセンスに同意することができます。インストールの前にライセンスを受け入れるには、mqlicense.sh スクリプトを実行します。

```
./mqlicense.sh
```

ご使用条件は、ご使用の環境に合わせて適切な言語で表示され、ご使用条件を受け入れるか拒否するかを尋ねられます。

可能な場合、mqlicense.sh はライセンスを表示するための X Window を開きます。

ライセンスを、現在のシェルでスクリーン・リーダーで読み上げ可能なテキストとして表示することが必要な場合は、以下のコマンドを入力します。

```
./mqlicense.sh -text_only
```

ライセンスへの同意についての詳細は、[111 ページの『IBM MQ for Linux でのライセンスの受け入れ』](#)を参照してください。

4. IBM MQ パッケージをインストールする方法を選択します。

apt 管理ツールを使用して、必要な IBM MQ パッケージをインストールするか、**dpkg** コマンドを使用して、必要な IBM MQ パッケージとその従属パッケージをインストールします。

- **apt-get** 管理ツールを使用して、必要な IBM MQ パッケージを従属パッケージとともにインストールします。

- a. `/etc/apt/sources.list.d` ディレクトリーに、接尾部 `.list` を持つファイル (例えば、`IBM_MQ.list`) を作成します。

このファイルには、IBM MQ パッケージが格納されているディレクトリーの場所を示す `deb` エントリーが含まれている必要があります。

以下に例を示します。

```
# Local directory containing IBM MQ packages
deb [trusted=yes] file:/var/tmp/mq ./
```

`[trusted=yes]` ステートメント (大括弧を含む) の組み込みはオプションであり、後続の操作中に警告およびプロンプトを抑止します。

- b. コマンド **apt-get update** を実行して、このディレクトリーと、当該ディレクトリーに含まれるパッケージのリストを `apt` キャッシュに追加します。

受け取る可能性のあるエラーについては、[137 ページ](#)の『**apt-get**』の Attention の注を参照してください。

これで、`apt` を使用して IBM MQ をインストールできるようになります。例えば、次のコマンドを発行して製品全体をインストールできます。

```
apt-get install "ibmmq-*"
```

次のコマンドを発行すると、サーバー・パッケージとそのすべての従属パッケージをインストールできます。

```
apt-get install ibmmq-server
```



重要: シェルで引用文字を使用していない限り、`.deb` ファイルを保持するディレクトリーで `apt-get install ibmmq-*` コマンドを実行しないでください。


`aptitude` や `synaptic` などのツールを使用している場合、インストール・パッケージは `misc/non-free` カテゴリーで見つけることができます。

- **dpkg** コマンドを使用して、必要な IBM MQ パッケージをインストールするには、インストールする IBM MQ パッケージごとに **dpkg** コマンドを発行します。例えば、次のコマンドを発行してランタイム・パッケージをインストールします。

```
dpkg -i ibmmq-runtime_9.2.0.0_amd64.deb
```

重要: `dpkg` では、複数のパッケージ・ファイルを同一のコマンドで指定できますが、IBM MQ パッケージ間の依存関係のため、期待どおりには機能しません。以下に示されている順序で、パッケージを個別にインストールする必要があります。**apt-get** を使用したほうがよい場合もあります。

- `ibmmq-runtime`
- `ibmmq-jre`
- `ibmmq-java`
- `ibmmq-gskit`
- `ibmmq-server`
- `ibmmq-web`
- `ibmmq-ftbase`
- `ibmmq-ftagent`

- ibmmq-ftservice
- ibmmq-ftlogger
- ibmmq-fttools
- ibmmq-amqp
- ibmmq-ams
- ibmmq-xrservice
- ibmmq-client
- ibmmq-man
- ibmmq-msg_language
- ibmmq-samples
- ibmmq-sdk
-  **ibmmq-sfbridge** [140 ページの『1』](#)
-   **ibmmq-bcbridge** [140 ページの『2』](#) [140 ページの『3』](#)

タスクの結果

必要なパッケージがインストールされました。

次のタスク

- 必要な場合は、このインストールがプライマリー・インストールになるように設定できるようになりました。コマンド・プロンプトで以下のコマンドを入力します。

```
MQ_INSTALLATION_PATH/bin/setmqinst -i -p MQ_INSTALLATION_PATH
```

- ここで、`MQ_INSTALLATION_PATH` は、IBM MQ がインストールされているディレクトリを表します。
- このインストール済み環境で使用する環境変数をセットアップすることもできます。 **setmqenv** または **crtmqenv** コマンドを使用すれば、特定の IBM MQ のインストール済み環境に関するさまざまな環境変数を設定できます。詳しくは、 [setmqenv](#) および [crtmqenv](#) を参照してください。
- 正常にインストールされたことを確認するために、インストールを検査することができます。詳しくは、 [148 ページの『Linux での IBM MQ インストールの検査』](#) を参照してください。

関連タスク

[163 ページの『Debian パッケージを使用した Linux Ubuntu での IBM MQ のアンインストールまたは変更』](#) Debian パッケージ・マネージャーを使用してインストールされた IBM MQ サーバーまたはクライアントをアンインストールできます。システムに現在インストールされている選択済みパッケージ (コンポーネント) を削除することにより、インストールを変更することもできます。

Debian パッケージを使用した Linux Ubuntu への IBM MQ クライアントのインストール

システム要件の Web ページに従って、Debian パッケージを使用して、Linux Ubuntu システムに IBM MQ クライアントをインストールできます。

始める前に

サポートされているソフトウェア・レベルの詳細については、 [IBM MQ のシステム要件](#) を参照してください。

インストール手順を開始する前に、 [102 ページの『Linux でのシステムの準備』](#) で説明されている必要な手順が完了していることを確認してください。

このタスクについて

Debian インストーラーを使用して、インストールするコンポーネントを選択してクライアントをインストールします。コンポーネントおよびパッケージ名のリストは、[133 ページの『Linux Ubuntu システム用の IBM MQ Debian コンポーネント』](#)にあります。

手順

1. シェル端末を開きます。root として、または以下のコマンドを実行するための十分な権限を使用してログインします。

これを行うには、コマンドの前に **sudo** を追加するか、以下を変更します。 **su** コマンドを使用してシェルで root ユーザーに変更します。詳細については、[sudo と su の間の相違点の探索 Linux でのコマンド](#)。

2. 現行ディレクトリーをインストール・パッケージの場所に設定します。

ロケーションは、ネットワーク・ロケーションまたはローカル・ファイル・システム・ディレクトリーの場合があります。[ダウンロード可能なインストール・イメージの入手先を参照してください](#)。

3. IBM MQ 9.2.0 以降では、製品のインストールの前後にライセンスに同意することができます。インストールの前にライセンスを受け入れるには、mqlicense.sh スクリプトを実行します。

```
./mqlicense.sh
```

ご使用条件は、ご使用の環境に合わせて適切な言語で表示され、ご使用条件を受け入れるか拒否するかを尋ねられます。

可能な場合、mqlicense.sh はライセンスを表示するための X Window を開きます。

ライセンスを、現在のシェルでスクリーン・リーダーで読み上げ可能なテキストとして表示することが必要な場合は、以下のコマンドを入力します。

```
./mqlicense.sh -text_only
```

ライセンスへの同意についての詳細は、[111 ページの『IBM MQ for Linux でのライセンスの受け入れ』](#)を参照してください。

4. IBM MQ クライアントをインストールします。




任意の Debian インストーラーを使用できます。[137 ページの『Debian パッケージを使用した Linux Ubuntu への IBM MQ サーバーのインストール』](#)では、**apt-get** パッケージと **dpkg** パッケージを使用してサーバーをインストールする方法について説明します。

最低限でも、ibmmq-runtime コンポーネントをインストールする必要があります。





コンポーネントのサブセットをインストールする場合は、[143 ページの表 18](#) にリストされている依存関係を必ず先にインストールする必要があります。

パッケージ名列にリストされたパッケージをインストールして使用するためには、パッケージの依存関係列にリストされたコンポーネントもインストールする必要があります。

パッケージ名	コンポーネントの機能	パッケージの依存関係
ibmmq-runtime	他のすべてのコンポーネントのための共通機能	なし
ibmmq-client	C IBM MQ クライアント・ライブラリー	ibmmq-gskit ibmmq-runtime
ibmmq-java	Java および JMS IBM MQ API	ibmmq-runtime
ibmmq-jre	Java ランタイム環境	ibmmq-runtime

表 18. パッケージ・コンポーネントの依存関係 (続き)		
パッケージ名	コンポーネントの機能	パッケージの依存関係
ibmmq-sdk	非 Java API 用のヘッダー・ファイルおよびライブラリー	ibmmq-runtime
ibmmq-man	UNIX の IBM MQ マニュアル・ページ	ibmmq-runtime
ibmmq-samples	IBM MQ アプリケーションのサンプル	ibmmq-runtime
ibmmq-msg-cs ibmmq-msg-de ibmmq-msg-es ibmmq-msg-fr ibmmq-msg-hu ibmmq-msg-it ibmmq-msg-ja ibmmq-msg-ko ibmmq-msg-pl ibmmq-msg-pt ibmmq-msg-ru ibmmq-msg-zh-cn ibmmq-msg-zh-tw	言語固有のメッセージ・カタログ・ファイル	ibmmq-runtime
ibmmq-gskit	IBM Global Security Kit (GSKit)	ibmmq-runtime ibmmq-jre
 Deprecated ibmmq-sfbridge 144 ページの『4.a』	IBM MQ Bridge to Salesforce 注： IBM MQ Bridge to Salesforce は Linux for x86-64 (64 ビット) でのみ使用可能です。	ibmmq-runtime ibmmq-java ibmmq-jre
 Deprecated  Removed ibmmq-bcbridge 144 ページの『4.b』 144 ページの『4.c』	IBM MQ Bridge to blockchain 注： IBM MQ Bridge to blockchain は Linux for x86-64 (64 ビット) でのみ使用可能です。	ibmmq-runtime ibmmq-java ibmmq-jre

注：

- a.  **Deprecated** IBM MQ Bridge to Salesforce は、2022 年 11 月 22 日以降のすべてのリリースで非推奨になりました ([US Announcement letter 222-341](#) を参照)。
- b.  **Deprecated** IBM MQ Bridge to blockchain は、2022 年 11 月 22 日以降のすべてのリリースで非推奨になりました ([US Announcement letter 222-341](#) を参照)。Blockchain 接続は、IBM App Connect を使用するか、IBM Cloud Pak for Integration で使用可能な App Connect 機能を使用して実現できます。
- c.  **V 9.3.2**  **Removed** Continuous Delivery の場合、IBM MQ Bridge to blockchain は IBM MQ 9.3.2 で製品から削除されています。

タスクの結果

必要なパッケージがインストールされました。

次のタスク

- このインストールがシステム上のプライマリー・インストールとなるように選択した場合、プライマリー・インストールとして設定する必要があります。コマンド・プロンプトで以下のコマンドを入力します。

```
MQ_INSTALLATION_PATH/bin/setmqinst -i -p MQ_INSTALLATION_PATH
```

- このインストール済み環境で使用する環境変数をセットアップすることもできます。**setmqenv** または **crtmqenv** コマンドを使用すれば、特定の IBM MQ のインストール済み環境に関するさまざまな環境変数を設定できます。詳しくは、[setmqenv](#) および [crtmqenv](#) を参照してください。
- インストールの検査方法について詳しくは、[157 ページの『Linuxでのクライアントとサーバー間の通信の検査』](#)を参照してください。

関連概念

[18 ページの『AIX, Linux, and Windowsでの複数インストール環境』](#)

AIX, Linux, and Windows では、1つのシステムで複数の IBM MQ のコピーを持つことができます。

[19 ページの『AIX, Linux, and Windowsでのプライマリー・インストール』](#)

IBM MQ (AIX, Linux, and Windows) の複数インストールをサポートするシステムにおいて、プライマリー・インストールとは IBM MQ システム全体が関係する場所が参照するインストールです。プライマリー・インストールはオプションですが、便利です。

関連タスク

[159 ページの『rpmを使用したLinuxでのIBM MQのアンインストールまたは変更』](#)

Linux では、**rpm** コマンドを使用して IBM MQ サーバーまたはクライアントをアンインストールできます。システムに現在インストールされている選択済みパッケージ (コンポーネント) を削除することにより、インストールを変更することもできます。

[プライマリー・インストールの変更](#)

関連資料

[setmqinst](#)

Linux 再配布可能クライアント (Linux)

Linux x86-64 イメージは LinuxX64.tar.gz ファイルで出荷されます。

ファイル名

アーカイブまたは .zip ファイルの名前は、ファイルの内容と相当する保守レベルを示しています。

IBM MQ 9.3 では、クライアント・イメージが次のファイル名で用意されています。

長期サポート: **9.3.0 IBM MQ C redistributable client for Linux x86-64**

9.3.0.0-IBM-MQC-Redist-LinuxX64.tar.gz

長期サポート: **9.3.0 IBM MQ JMS および Java 再配布可能クライアント**

9.3.0.0-IBM-MQC-Redist-Java.zip

アプリケーションを配布するためのランタイム・ファイルの選択

再配布可能クライアントによって bin ディレクトリーの下に **genmqpkg** という名前のスクリプト・ファイルが提供されます。

genmqpkg スクリプトを使用して、ファイルの配布先となるアプリケーションの必要に合うように調整された、より小さいファイルのサブセットを生成できます。

IBM MQ アプリケーションのランタイム要件を判別するために、一連の対話式の Yes または No の質問があります。

最後に、**genmqpkg** は、スクリプトが必要なディレクトリーとファイルを複製するための、新しいターゲット・ディレクトリーを指定するように要求します。

重要: **genmqpkg** はシェル変数を展開または評価しないため、完全修飾パスを **genmqpkg** に指定する必要があります。

重要: IBM サポートは、再配布可能クライアント・パッケージに含まれる、完全で無修正のファイルのセットだけを支援することができます。

その他の考慮事項

Linux では、インストールされないクライアントのデフォルトのデータ・パスは、次のとおりです。

Linux x86-64

```
$HOME/IBM/MQ/data
```

MQ_OVERRIDE_DATA_PATH 環境変数を使用して、データ・パスのデフォルトのディレクトリーを変更できます。

注: ディレクトリーは自動的に作成されないため、最初にディレクトリーを作成する必要があります。

再配布可能クライアント・ランタイムと、フルインストールされた IBM MQ クライアントまたはサーバーとが異なる場所にインストールされている場合、それらは共存することができます。

重要: フルインストールされた IBM MQ と同じ場所に再配布可能イメージをアンパックすることは、サポートされていません。

Linux で、サポートされる CCSID 変換を定義するために使用される `ccsid.tbl` は、従来からエラー・ログ、トレース・ファイル、その他と共に `UserData` ディレクトリー構造内にあります。

`UserData` ディレクトリー構造は再配布可能クライアントをアンパックすることによってデータが取り込まれるため、通常の場合でファイルが見つからない場合は、再配布可能クライアントがフォールバックして、インストール済み環境の `/lib` サブディレクトリー内のファイルが見つかるようになります。

クラスパスの変更

dspmqver、**setmqenv**、および **crtmqenv** コマンドによって使用されるクラスパスにより、`com.ibm.mq.allclient.jar` および `com.ibm.mq.jakarta.client.jar` が、`com.ibm.mq.jar`、および `com.ibm.mqjms.jar` の直後に環境に追加されます。

Linux 上の再配布可能クライアントからの **dspmqver** 出力の例:

```
Name:      IBM MQ
Version:   9.3.0.0
Level:     p930-930-L220415
BuildType: IKAP - (Production)
Platform:  IBM MQ for Linux (x86-64 platform)
Mode:      64-bit
O/S:       Linux 2.6.32.59-0.7-default
InstName:  MQNI09200004
InstDesc:  IBM MQ V9.3.0.0 (Redistributable)
Primary:   No
InstPath:  /Development/johndoe/unzip/unpack
DataPath:  /u/johndoe/IBM/MQ/data
MaxCmdLevel: 930
```

関連概念

[28 ページの『再配布可能な IBM MQ クライアント』](#)

IBM MQ 再配布可能クライアントは、`.zip` ファイルまたは `.tar` ファイルで提供されるランタイム・ファイルの集合であり、再配布可能ライセンス条項に基づいてサード・パーティーに再配布できます。これにより、アプリケーションおよびアプリケーションが必要とするランタイム・ファイルを単一のパッケージで配布するための簡単な方法が提供されます。

Linux Linux での試用ライセンスの変換

IBM MQ を再インストールせずに、試用ライセンスを完全ライセンスに変換します。

試用ライセンスの有効期限が切れると、**strmqm** コマンドによって表示される "count-down" により、ライセンスの有効期限が切れたことが通知され、コマンドは実行されません。

始める前に

1. IBM MQ が試用ライセンスでインストールされている。
2. IBM MQ の完全ライセンスが交付されたコピーのインストール・メディアに対するアクセス権がある。

このタスクについて

試用ライセンスを完全ライセンスに変換するには、**setmqprd** コマンドを実行します。

IBM MQ の試用コピーに完全ライセンスを適用しないことにした場合は、いつでもこのコピーをアンインストールできます。

手順

1. 完全ライセンスが交付されたインストール・メディアから完全ライセンスを取得します。
フル・ライセンス・ファイルは `amqpcert.lic` です。Linux では、そのファイルは、インストール・メディアの `/MediaRoot/licenses` ディレクトリーに入っています。
2. アップグレードするインストール済み環境から **setmqprd** コマンドを実行します。

```
MQ_INSTALLATION_PATH/bin/setmqprd /MediaRoot/licenses/amqpcert.lic
```

関連資料

[setmqprd](#)

Linux Linux での各国語によるメッセージの表示

各国語のメッセージ・カタログからメッセージを表示する場合、適切なカタログをインストールして **LANG** 環境変数を設定する必要があります。

このタスクについて

メッセージが U.S. English のものは、IBM MQ とともに自動的にインストールされます

すべての言語のメッセージ・カタログは、`MQ_INSTALLATION_PATH/msg/language identifier` にインストールされます。ここで、言語 ID は、[147 ページの表 19](#) 内の ID の 1 つです。

別の言語によるメッセージをご希望の場合、以下のステップを実行してください。

手順

1. 適切なメッセージ・カタログをインストールします ([6 ページの『IBM MQ のコンポーネントと機能』](#)を参照)。
2. 異なる言語のメッセージを選択する場合は、**LANG** 環境変数がインストールする言語の ID に設定されていることを確認します。

ID	言語
cs_CZ	チェコ語
de_DE	ドイツ語

表 19. 言語 ID (続き)	
ID	言語
es_ES	スペイン語
fr_FR	フランス語
hu_HU	ハンガリー語
it_IT	イタリア語
ja_JP	日本語
ko_KR	韓国語
pl_PL	ポーランド語
pt_BR	ブラジル・ポルトガル語
ru_RU	ロシア語
zh_CN	中国語 (簡体字)
zh_TW	中国語 (繁体字)

Linux Linux での IBM MQ インストールの検査

このセクションのトピックでは、Linux システムで IBM MQ のサーバー・インストールまたはクライアント・インストールを検査する方法について説明します。

このタスクについて

IBM MQ サーバーのローカル (スタンドアロン) サーバー・インストールやサーバー間インストールを以下のように検査できます。

- ローカル・サーバーのインストールには、他の IBM MQ インストールとの通信リンクはありません。
- サーバー間インストールには、その他のインストールへのリンクがあります。

IBM MQ MQI client のインストールが正常に完了しており、通信リンクが動作していることも検査できます。

手順

- ローカル・サーバー・インストールを検査するには、[148 ページの『Linux でのコマンド行を使用したローカル・サーバー・インストールの検査』](#)を参照してください。
- サーバー間インストールを検査するには、[150 ページの『Linux でのコマンド行を使用したサーバー間インストールの検査』](#)を参照してください。
- クライアントのインストールを検査するには、[153 ページの『Linux でクライアント・インストールの検査』](#)を参照してください。

Linux Linux でのコマンド行を使用したローカル・サーバー・インストールの検査

Linux システムでは、1つのキュー・マネージャーと1つのキューだけの単純な構成を作成するコマンド行を使用して、ローカル・インストールを検査できます。

始める前に

インストールを検査するには、始めにサンプル・パッケージをインストールする必要があります。

検査手順を開始する前に、システムに最新のフィックスが適用されていることを確認したい場合もあります。最新のアップデートの格納場所については、[98 ページの『Linux の場合の要件の確認』](#)を参照してください。

このタスクについて

コマンド・ラインからデフォルトのキュー・マネージャーを構成するには、次の手順に従います。キュー・マネージャーが構成された後、amqsput サンプル・プログラムを使用してキューにメッセージを書き込みます。その後、amqsget サンプル・プログラムを使用して、キューからメッセージを取得します。

IBM MQ オブジェクト定義は、大/小文字を区別します。MQSC コマンドとして小文字で入力したテキストは、単一引用符で囲まない限り、自動的に大文字に変換されます。ここでの例は、必ず示されているとおりに入力してください。

手順

1. Linux システムで、mqm グループのユーザーとしてログインします。
2. 環境をセットアップします。
 - a) 次のコマンドを入力し、特定のインストールで使用する環境変数を設定します。

```
. MQ_INSTALLATION_PATH/bin/setmqenv -s
```

ここで、MQ_INSTALLATION_PATH は IBM MQ がインストールされている場所を示しています。

- b) 以下のコマンドを入力して、環境が正しく設定されていることを確認します。

```
dspmqver
```

コマンドが正常に完了して、予想したバージョン番号とインストール名が戻されたら、環境は正しく設定されています。

3. 次のコマンドを入力して、QMA というキュー・マネージャーを作成します。

```
crtmqm QMA
```

キュー・マネージャーが作成されたとき、およびデフォルトの IBM MQ オブジェクトが作成されたときに、メッセージで通知されます。

4. 次のコマンドを入力して、キュー・マネージャーを開始します。

```
strmqm QMA
```

キュー・マネージャーが始動すると、メッセージが表示されます。

5. 次のコマンドを入力して、MQSC を開始します。

```
runmqsc QMA
```

MQSC が開始すると、メッセージが表示されます。MQSC にはコマンド・プロンプトはありません。

6. 次のコマンドを入力して、QUEUE1 というローカル・キューを定義します。

```
DEFINE QLOCAL (QUEUE1)
```

キューが作成されると、メッセージが表示されます。

7. 次のコマンドを入力し、MQSC を停止します。

```
end
```

いくつかのメッセージに続いて、コマンド・プロンプトが表示されます。

注：これ以降の手順では、サンプル・パッケージがインストールされている必要があります。

8. MQ_INSTALLATION_PATH/samp/bin ディレクトリーに移動します。このディレクトリーには、サンプル・プログラムが入っています。

- `MQ_INSTALLATION_PATH` は、IBM MQ がインストールされている上位ディレクトリーを表します。
9. 次のコマンドを入力し、キューにメッセージを書き込みます。

```
./amqsput QUEUE1 QMA
```

次のメッセージが表示されます。

```
Sample AMQSPUT0 start  
target queue is QUEUE1
```

10. それぞれが異なるメッセージである行に、適当なメッセージ・テキストを 1 行以上入力します。メッセージ入力を終了するために空白行を 1 行入力します。
- 以下のメッセージが表示されます。

```
Sample AMQSPUT0 end
```

メッセージがキューに書き込まれ、コマンド・プロンプトが表示されます。

11. 次のコマンドを入力し、キューからメッセージを取得します。

```
./amqsget QUEUE1 QMA
```

サンプル・プログラムが開始されて、キューに書き込んだメッセージが表示されます。

タスクの結果

これで、ローカル・インストールの検査が正常に終了しました。

Linux Linux でのコマンド行を使用したサーバー間インストールの検査

一方を送信側、他方を受信側として 2 つのサーバーを使用した、サーバー間インストールを検査できます。

始める前に

- Linux では、IBM MQ はすべての Linux プラットフォームで TCP をサポートします。x86 プラットフォームおよび Power プラットフォームでは、SNA もサポートされます。これらのプラットフォームで SNA LU6.2 サポートを使用する場合、IBM Communications Server for Linux 6.2 が必要です。この Communications Server は PRPQ 製品として IBM から入手できます。詳細については、[Communications Server](#) を参照してください。

TCP/IP を使用している場合は、両方のサーバーに TCP/IP および IBM MQ がインストールされていることを確認します。

- このタスクの例では TCP/IP を使用します。TCP を使用しない場合は、[AIX and Linux における通信のセットアップ](#) を参照してください。
- 各サーバーで、ユーザーが IBM MQ 管理者グループ (`mqm`) のメンバーであることを確認します。
- 送信側サーバーと受信側サーバーのインストール済み環境を判別します。これらのインストール済み環境は、同じシステム上に存在する場合も別のシステム上に存在する場合があります。

このタスクについて

IBM MQ オブジェクト定義は、大/小文字を区別します。MQSC コマンドとして小文字で入力したテキストは、単一引用符で囲まない限り、自動的に大文字に変換されます。ここでの例は、必ず示されているとおりに入力してください。

手順

1. **receiver** サーバーの場合:

- a) Linux で、mqm グループのユーザーとしてログインします。

- b) ポートの空き状況を、例えば **netstat** を実行して確認します。このコマンドについて詳しくは、ご使用のオペレーティング・システムの資料を参照してください。

ポート 1414 が使用中でない場合は、ステップ 2h におけるポート番号として 1414 を使用するよう書き留めます。後で検査する際のリスナー用のポートとして、同じ番号を使用します。このポート番号が使用中の場合は、1415 などの使用されていないポートを書き留めます。

- c) コマンド・プロンプトで以下のコマンドを入力して、使用するインストールの環境をセットアップします。

```
. MQ_INSTALLATION_PATH/bin/setmqenv -s
```

ここで、*MQ_INSTALLATION_PATH* は IBM MQ がインストールされている場所を示しています。

- d) コマンド・プロンプトで次のコマンドを入力し、QMB というキュー・マネージャーを作成します。

```
crtmqm QMB
```

キュー・マネージャーが作成されたことと、デフォルトの IBM MQ オブジェクトが作成されたことがメッセージで示されます。

- e) 次のコマンドを入力して、キュー・マネージャーを開始します。

```
strmqm QMB
```

キュー・マネージャーが開始されると、メッセージが表示されます。

- f) 次のコマンドを入力して、MQSC を開始します。

```
runmqsc QMB
```

MQSC が開始されたことが、メッセージで通知されます。MQSC にはコマンド・プロンプトはありません。

- g) 次のコマンドを入力して、RECEIVER.Q というローカル・キューを定義します。

```
DEFINE QLOCAL (RECEIVER.Q)
```

キューが作成されたことを示すメッセージが表示されます。

- h) 次のコマンドを入力して、リスナーを定義します。

```
DEFINE LISTENER (LISTENER1) TRPTYPE (TCP) CONTROL (QMGR) PORT ( PORT_NUMBER )
```

ここで、*port_number* は、リスナーが実行されているポートの名前です。この番号は、送信側チャネルの定義で使用した番号と同じでなければなりません。

- i) 次のコマンドを入力して、リスナーを開始します。

```
START LISTENER (LISTENER1)
```

注: リスナーを、バックグラウンド・プロセスの優先順位を自動的に下げるシェルから、バックグラウンドで開始しないでください。

- j) 次のコマンドを入力し、受信側チャネルを定義します。

```
DEFINE CHANNEL (QMA.QMB) CHLTYPE (RCVR) TRPTYPE (TCP)
```

チャネルが作成されると、メッセージで通知されます。

- k) 次を入力して、MQSC コマンドを終了します。

```
end
```

いくつかのメッセージに続いてコマンド・プロンプトが表示されます。

2. **sender** サーバーの場合:

- a) 送信側サーバーが AIX システムの場合は、mqm グループのユーザーとしてログインします。
- b) コマンド・プロンプトで以下のコマンドを入力して、使用するインストールの環境をセットアップします。

```
. MQ_INSTALLATION_PATH/bin/setmqenv -s
```

ここで、`MQ_INSTALLATION_PATH` は IBM MQ がインストールされている場所を示しています。

- c) コマンド・プロンプトで次のコマンドを入力し、QMA というキュー・マネージャーを作成します。

```
crtmqm QMA
```

キュー・マネージャーが作成されたことと、デフォルトの IBM MQ オブジェクトが作成されたことがメッセージで示されます。

- d) 次のコマンドを入力し、キュー・マネージャーを開始します。

```
strmqm QMA
```

キュー・マネージャーが開始されると、メッセージが表示されます。

- e) 次のコマンドを入力して、MQSC を開始します。

```
runmqsc QMA
```

MQSC セッションが開始されたことが、メッセージで通知されます。MQSC にはコマンド・プロンプトはありません。

- f) 次のコマンドを入力して、(伝送キューとして使用する) QMB というローカル・キューを定義します。

```
DEFINE QLOCAL (QMB) USAGE (XMITQ)
```

キューが作成されると、メッセージで通知されます。

- g) 次のコマンドを入力し、リモート・キューのローカル定義を定義します。

```
DEFINE QREMOTE (LOCAL.DEF.OF.REMOTE.QUEUE) RNAME (RECEIVER.Q) RQMNAME ('QMB') XMITQ (QMB)
```

- h) 次のいずれかのコマンドを入力し、送信側チャンネルを定義します。

`con-name` は、受信側システムの TCP/IP アドレスです。両方のインストール済み環境が同じシステム上にある場合は、`con-name` は `localhost` となります。`port` は、**1 b** で書き留めたポートです。ポートを指定しない場合は、デフォルト値の 1414 が使用されます。

```
DEFINE CHANNEL (QMA.QMB) CHLTYPE (SDR) CONNAME ('CON-NAME(PORT)') XMITQ (QMB) TRPTYPE (TCP)
```

- i) 次のコマンドを入力し、送信側チャンネルを開始します。

```
START CHANNEL(QMA.QMB)
```

受信側サーバーの受信側チャンネルは、送信側チャンネルを開始すると自動的に開始されます。

- j) 次のコマンドを入力し、MQSC を停止します。

```
end
```


いくつかのメッセージに続いてコマンド・プロンプトが表示されます。

- k) `MQ_INSTALLATION_PATH/samp/bin` ディレクトリーに移動します。このディレクトリーにはサンプル・プログラムが含まれています。`MQ_INSTALLATION_PATH` は、IBM MQ がインストールされている上位ディレクトリーを表します。
- l) 送信側サーバーと受信側サーバーの両方が同じシステムにインストールされている場合は、以下のコマンドを入力して、キュー・マネージャーが別のインストール済み環境で作成されていることを確認します。

```
dspmqr -o installation
```

キュー・マネージャーが同じインストール済み環境にある場合は、**setmqm** コマンドを使用して、**QMA** を送信側のインストール済み環境に移動させるか、**QMB** を受信側のインストール済み環境に移動させます。詳細については、**setmqm** を参照してください。

- m) リモート・キューのローカル定義にメッセージを書き込みます。これにより、リモート・キューの名前が指定されます。以下のコマンドを入力します。

```
./amqsput LOCAL.DEF.OF.REMOTE.QUEUE QMA
```

`amqsput` が開始されたことを示すメッセージが表示されます。

- n) 1 つ以上の行にメッセージ・テキストを入力し、その後に空白行を入力します。
`amqsput` が終了したことを示すメッセージが表示されます。メッセージがキューに書き込まれ、再びコマンド・プロンプトが表示されます。

3. 受信側サーバーの場合:

- a) 受信側サーバーが AIX システムであるため、`MQ_INSTALLATION_PATH/samp/bin` ディレクトリーに移動します。
このディレクトリーにはサンプル・プログラムが含まれています。`MQ_INSTALLATION_PATH` は、IBM MQ がインストールされている上位ディレクトリーを表します。
- b) 次のコマンドを入力し、受信側のキューからメッセージを取得します。

```
./amqsget RECEIVER.Q QMB
```

サンプル・プログラムが開始されて、キューに書き込んだメッセージが表示されます。休止の後、サンプル・プログラムが終了します。その後、コマンド・プロンプトが表示されます。

タスクの結果

これでサーバー間インストールの検査が正常に終了しました。

Linux **Linux** でクライアント・インストールの検査

IBM MQ MQI client のインストールが正常に完了しており、通信リンクが動作していることを検査できます。

このタスクについて

この検査手順は、`queue.manager.1` というキュー・マネージャー、`QUEUE1` というローカル・キュー、およびサーバー上の `CHANNEL1` というサーバー接続チャンネルを作成する方法を示します。

この手順は、IBM MQ MQI client ・ワークステーションにクライアント接続チャンネルを作成する方法を示しています。また、サンプル・プログラムを使用してメッセージをキューに書き込み、キューからメッセージを取り出す方法を示します。

この例では、クライアントのセキュリティー問題については説明しません。IBM MQ MQI client のセキュリティー問題に関心がある場合は、[IBM MQ MQI client セキュリティーのセットアップ](#) を参照してください。

この検査手順では、以下を想定しています。

- 完全な IBM MQ サーバー製品がサーバーにインストールされている。
- サーバーのインストールがネットワークでアクセス可能である。
- クライアント・システム上に IBM MQ MQI client・ソフトウェアがインストールされている。
- IBM MQ のサンプル・プログラムがインストールされている。
- サーバー・システムおよびクライアント・システム上に TCP/IP が構成されている。詳しくは、[サーバーとクライアント間の接続の構成](#)を参照してください。

手順

1. コマンド行を使用して、サーバーとクライアントをセットアップします。
詳細については、[154 ページの『Linux でのコマンド行を使用したサーバーおよびクライアントのセットアップ』](#)を参照してください。
2. クライアントとサーバーの間の通信をテストします。
詳細については、[157 ページの『Linux でのクライアントとサーバー間の通信の検査』](#)を参照してください。

関連タスク

[126 ページの『rpm を使用した Linux への IBM MQ クライアントのインストール』](#)
[64 ビット Linux システムへの IBM MQ クライアントのインストール。](#)

Linux Linux でのコマンド行を使用したサーバーおよびクライアントのセットアップ
コマンド行を使用して、Linux 上のクライアント・インストールの検証に使用する必要があるオブジェクトを作成します。サーバー上では、キュー・マネージャー、ローカル・キュー、リスナー、およびサーバー接続チャンネルを作成します。クライアントに接続権限と所定のキューの使用権限を与えるセキュリティ・ルールを適用する必要もあります。クライアントでは、クライアント接続チャンネルを作成します。サーバーとクライアントのセットアップ後に、サンプル・プログラムを使用して検証手順を完了できます。

始める前に

このタスクを始める前に、[153 ページの『Linux でクライアント・インストールの検査』](#)の情報を参照してください。

このタスクについて

このタスクは、コマンド行を使用して、サーバーとクライアントをセットアップし、クライアント・インストールを検証できるようにする方法について説明します。

手順

1. [154 ページの『Linux でのコマンド行を使用したサーバーのセットアップ』](#)の説明に従って、サーバーをセットアップします。
2. [156 ページの『MQSERVER 環境変数を使用したキュー・マネージャーへの接続 \(Linux\)』](#)の説明に従って、クライアントをセットアップします。

次のタスク

[157 ページの『Linux でのクライアントとサーバー間の通信の検査』](#)の説明に従って、クライアントとサーバーの間の通信をテストします。

Linux Linux でのコマンド行を使用したサーバーのセットアップ
次の指示に従って、サーバーにキュー・マネージャー、キュー、およびチャンネルを作成します。その後、これらのオブジェクトを使ってインストールを検証できます。

このタスクについて

これらの指示は、キュー・マネージャーや他の IBM MQ オブジェクトが定義されていないことを前提にしています。

IBM MQ オブジェクト定義は、大/小文字を区別します。MQSC コマンドとして小文字で入力したテキストは、単一引用符で囲まない限り、自動的に大文字に変換されます。ここでの例は、必ず示されているとおりに入力してください。

手順

1. `mqm` グループに含まれていないユーザー ID をサーバー上に作成します。
このユーザー ID は、サーバーおよびクライアントに存在する必要があります。これが、サンプル・アプリケーションの実行に使用する必要のあるユーザー ID です。これを使用しないと、2035 エラーが戻されます。
2. グループ `mqm` のユーザーとしてログインします。
3. 現行のシェルでインストールを使用できるように、さまざまな環境変数を設定する必要があります。環境変数は、以下のコマンドを入力して設定できます。

```
. MQ_INSTALLATION_PATH/bin/setmqenv -s
```

ここで、`MQ_INSTALLATION_PATH` は IBM MQ がインストールされている場所を示しています。

4. 次のコマンドを入力して、`QUEUE.MANAGER.1` というキュー・マネージャーを作成します。

```
crtmqm QUEUE.MANAGER.1
```

キュー・マネージャーが作成されたことを示すメッセージが表示されます。

5. 次のコマンドを入力して、キュー・マネージャーを開始します。

```
strmqm QUEUE.MANAGER.1
```

キュー・マネージャーが開始されると、メッセージが表示されます。

6. 次のコマンドを入力して、MQSC を開始します。

```
runmqsc QUEUE.MANAGER.1
```

MQSC セッションが開始されたことが、メッセージで通知されます。MQSC にはコマンド・プロンプトはありません。

7. 次のコマンドを入力して、`QUEUE1` というローカル・キューを定義します。

```
DEFINE QLOCAL(QUEUE1)
```

キューが作成されると、メッセージで通知されます。

8. 次のコマンドを入力して、ステップ 1 で作成したユーザー ID に対して `QUEUE1` の使用を許可します。

```
SET AUTHREC PROFILE(QUEUE1) OBJTYPE(QUEUE) PRINCIPAL(' non_mqm_user ') AUTHADD(PUT,GET)
```

ここで、`non_mqm_user` は、ステップ 1 で作成したユーザー ID です。許可が設定されると、メッセージで通知されます。また、次のコマンドを実行して、ユーザー ID に接続する権限を付与します。

```
SET AUTHREC OBJTYPE(QMGR) PRINCIPAL(' non_mqm_user ') AUTHADD(CONNECT)
```

このコマンドを実行しないと、2305 停止エラーが返されます。

9. 次のコマンドを入力し、サーバー接続チャンネルを定義します。

```
DEFINE CHANNEL (CHANNEL1) CHLTYPE (SVRCONN) TRPTYPE (TCP)
```

チャンネルが作成されると、メッセージで通知されます。

10. 次の MQSC コマンドを入力することにより、クライアント・チャンネルに対して、キュー・マネージャーへの接続、およびステップ 1 で作成したユーザー ID での実行を許可します。

```
SET CHLAUTH(CHANNEL1) TYPE (ADDRESSMAP) ADDRESS(' client_ipaddr ') MCAUSER(' non_mqm_user ')
```

ここで、*client_ipaddr* はクライアント・システムの IP アドレスで、*non_mqm_user* はステップ 1 で作成したユーザー ID です。ルールがいつ設定されたかはメッセージに表示されます。

11. 次のコマンドを入力して、リスナーを定義します。

```
DEFINE LISTENER (LISTENER1) TRPTYPE (TCP) CONTROL (QMGR) PORT (port_number)
```

port_number は、リスナーが稼働するポートの番号です。この番号は、[126 ページの『rpm を使用した Linux への IBM MQ クライアントのインストール』](#)でクライアント接続チャンネルの定義時に使用する番号と同じでなければなりません。

注: コマンドからポート・パラメーターを省略すると、デフォルト値 1414 がリスナー・ポートに対して使用されます。1414 以外のポートを指定する場合は、次のようにコマンドに port パラメーターを含める必要があります。

12. 次のコマンドを入力して、リスナーを開始します。

```
START LISTENER (LISTENER1)
```

13. 次のコマンドを入力し、MQSC を停止します。

```
end
```

いくつかのメッセージに続いてコマンド・プロンプトが表示されます。

次のタスク

クライアントをセットアップする指示に従ってください。[156 ページの『MQSERVER 環境変数を使用したキュー・マネージャーへの接続 \(Linux\)』](#)を参照してください。

Linux MQSERVER 環境変数を使用したキュー・マネージャーへの接続 (Linux)

IBM MQ アプリケーションが IBM MQ MQI client で稼働している場合、使用する MQI チャンネル、通信タイプ、およびサーバーのアドレスが必要です。MQSERVER 環境変数を定義することにより、これらのパラメーターを設定します。

始める前に

このタスクを開始する前に、[154 ページの『Linux でのコマンド行を使用したサーバーのセットアップ』](#)のタスクを完了し、以下の情報を保存する必要があります。

- サーバーのホスト名または IP アドレス、およびリスナーを作成したときに指定したポート番号。
- サーバー接続チャンネルのチャンネル名。

このタスクについて

このタスクでは、IBM MQ MQI client の接続を、このクライアント上に MQSERVER 環境変数を定義することによって行う方法について説明します。

代わりに、生成されたクライアント・チャンネル定義テーブル *amqclchl.tab* にアクセス権限を付与することもできます。[クライアント接続チャンネル定義へのアクセス](#)を参照してください。

手順

1. [154 ページ](#)の『Linuxでのコマンド行を使用したサーバーのセットアップ』のステップ1で作成したユーザー ID としてログインします。
2. TCP/IP 接続を確認します。クライアントから、次のいずれかのコマンドを入力します。

- ping server-hostname
- ping n.n.n.n

n.n.n.n は、ネットワーク・アドレスを表します。ネットワーク・アドレスを IPv4 小数点付き 10 進数形式 (例えば 192.0.2.0) で設定できます。または、アドレスを IPv6 16 進数形式 (例えば、2001:0DB8:0204:acff:fe97:2c34:fde0:3485) で設定します。

ping コマンドが失敗した場合は、TCP/IP 構成を修正してください。

3. MQSERVER 環境変数を設定します。クライアントから、次のコマンドを入力します。

```
export MQSERVER=CHANNEL1/TCP/'server-address (port)'
```

説明

- CHANNEL1 は、サーバー接続チャネル名です。
- server-address はサーバーの TCP/IP ホスト名です。
- port は、サーバーが listen している TCP/IP ポート番号です。

ポート番号が提供されていない場合、IBM MQ は qm.ini ファイル、つまりクライアント構成ファイルで指定されているものを使用します。これらのファイルに値が指定されていない場合、IBM MQ は、サービス名 MQSeries の TCP/IP サービス・ファイルで識別されているポート番号を使用します。サービス・ファイル内に MQSeries エントリが存在しない場合は、デフォルト値の 1414 が使用されます。クライアントが使用するポート番号とサーバー・リスナー・プログラムが使用するポート番号は同じであることが重要です。

次のタスク

サンプル・プログラムを使用してクライアントとサーバー間の通信をテストします。 [157 ページ](#)の『Linuxでのクライアントとサーバー間の通信の検査』を参照してください。

Linux

Linuxでのクライアントとサーバー間の通信の検査

IBM MQ MQI client ・ワークステーションで amqsputc サンプル・プログラムを使用して、サーバー・ワークステーションのキューにメッセージを書き込みます。 amqsgetc サンプル・プログラムを使用して、メッセージをそのキューから取得してクライアントに戻します。

始める前に

このセクションのこれまでのトピックを完了しておきます。

- キュー・マネージャー、チャネル、およびキューをセットアップします。
- コマンド・ウィンドウを開きます。
- システム環境変数を設定します。

このタスクについて

IBM MQ オブジェクト定義では大/小文字が区別されることに注意してください。 MQSC コマンドとして小文字で入力されたテキストは、単一引用符で囲んでいない限り、自動的に大文字に変換されます。ここでの例は、必ず示されているとおりに入力してください。

適切な権限を使用してログインする必要があります。例えば、mqm グループのユーザー ivtid としてログインします。

手順

1. サンプル・プログラムが含まれている `MQ_INSTALLATION_PATH/samp/bin` directory に移動します。
`MQ_INSTALLATION_PATH` は、IBM MQ がインストールされている上位ディレクトリーを表します。
2. 現行のシェルでインストールを使用できるように、特定の環境変数を設定する必要があります。環境変数は、以下のコマンドを入力して設定できます。

```
. MQ_INSTALLATION_PATH/bin/setmqenv -s
```

ここで、`MQ_INSTALLATION_PATH` は IBM MQ がインストールされている場所を示しています。

3. 次のコマンドを入力し、`QUEUE.MANAGER.1` 上の `QUEUE1` に対して `PUT` プログラムを開始します。

```
./amqsputc QUEUE1 QUEUE.MANAGER.1
```

コマンドが正常に実行されると、次のメッセージが表示されます。

```
Sample AMQSPUT0 start  
target queue is QUEUE1
```

ヒント: エラー `MQRC_NOT_AUTHORIZED (2035)` を受け取ることもあります。デフォルトでは、キュー・マネージャーが作成されると、チャンネル認証が有効になります。チャンネル認証を使用することにより、特権ユーザーは IBM MQ MQI client としてキュー・マネージャーにアクセスできなくなります。インストールを検査する場合は、MCA ユーザー ID を非特権ユーザーに変更するか、またはチャンネル認証を無効にすることができます。チャンネル認証を無効にするには、以下の `MQSC` コマンドを実行します。

```
ALTER QMGR CHLAUTH(DISABLED)
```

キュー・マネージャーを削除しない場合は、検査完了後に、チャンネル認証を再び有効にします。

```
ALTER QMGR CHLAUTH(ENABLED)
```

4. 任意のメッセージ・テキストを入力して、**Enter** キーを 2 回押します。
次のメッセージが表示されます。

```
Sample AMQSPUT0 end
```

これで、サーバーのキュー・マネージャー上のキューにメッセージが入りました。

5. 次のコマンドを入力し、`QUEUE.MANAGER.1` 上の `QUEUE1` に対して `GET` プログラムを開始します。

```
./amqsgetc QUEUE1 QUEUE.MANAGER.1
```

サンプル・プログラムが開始されて、キューに書き込んだメッセージが表示されます。休止 (約 30 秒間) の後、サンプルは終了し、コマンド・プロンプトがもう一度表示されます。

タスクの結果

これで、クライアントのインストールは正常に検査されました。

次のタスク

1. インストール済み環境を現行のシェルで使用できるように、サーバー上でさまざまな環境変数を設定する必要があります。環境変数は、以下のコマンドを入力して設定できます。

```
. MQ_INSTALLATION_PATH/bin/setmqenv -s
```

ここで、`MQ_INSTALLATION_PATH` は IBM MQ がインストールされている場所を示しています。

2. サーバー上で次のコマンドを入力して、キュー・マネージャーを停止します。

```
endmqm QUEUE.MANAGER.1
```

3. サーバー上で次のコマンドを入力して、キュー・マネージャーを削除します。

```
dltmqm QUEUE.MANAGER.1
```

Linux Linux での IBM MQ のアンインストールまたは変更

IBM MQ サーバーまたはクライアントをアンインストールできます。システムに現在インストールされている選択済みパッケージ (コンポーネント) を削除することにより、インストールを変更することもできます。

手順

- Linux 上の IBM MQ をアンインストールまたは変更する方法については、以下のサブトピックを参照してください。
 - [159 ページの『rpm を使用した Linux での IBM MQ のアンインストールまたは変更』](#)
 - [163 ページの『Debian パッケージを使用した Linux Ubuntu での IBM MQ のアンインストールまたは変更』](#)

Linux rpm を使用した Linux での IBM MQ のアンインストールまたは変更

Linux では、**rpm** コマンドを使用して IBM MQ サーバーまたはクライアントをアンインストールできます。システムに現在インストールされている選択済みパッケージ (コンポーネント) を削除することにより、インストールを変更することもできます。

始める前に

アンインストールする IBM MQ のバージョンに 1 つ以上のフィックスパックを適用済みの場合は、インストールとは逆の順序でフィックスパックを除去してから基本パッケージを除去する必要があります。

アンインストール手順を開始する前に、どの更新も除去しておく必要があります。詳細については、[337 ページの『Linux の以前の保守レベルに戻す』](#)を参照してください。

重要: IBM MQ のアンインストール・プロセスまたは変更プロセスを開始する前に、IBM MQ のキュー・マネージャーやその他のオブジェクト、さらにアプリケーションをすべて停止する必要があります。

手順

1. アンインストールまたは変更するインストール済み環境に関連付けられたすべての IBM MQ アプリケーションを停止します (まだ停止していない場合)。
2. サーバーのインストール済み環境の場合、アンインストールまたは変更するインストール済み環境に関連した IBM MQ アクティビティを終了してください。
 - a) グループ `mqm` のユーザーとしてログインします。
 - b) アンインストールまたは変更するインストール済み環境を処理するための環境をセットアップします。以下のコマンドを入力します。

```
. MQ_INSTALLATION_PATH/bin/setmqenv -s
```

ここで、`MQ_INSTALLATION_PATH` は IBM MQ がインストールされている場所を示しています。

- c) システムのすべてのキュー・マネージャーの状態を表示します。以下のコマンドを入力します。

```
dspmqs -o installation
```

- d) アンインストールまたは変更するインストール済み環境に関連したすべての稼働中のキュー・マネージャーを停止します。各キュー・マネージャーに対して次のコマンドを入力します。

```
endmqm QMgrName
```

- e) キュー・マネージャーに関連付けられたすべてのリスナーを停止します。各キュー・マネージャーに対して次のコマンドを入力します。

```
endmqlsr -m QMgrName
```

3. root としてログインします。

4. IBM MQ をアンインストールまたは変更するには、**rpm** コマンドを使用します。

a) インストールされている製品が 1 つだけであるシステムの場合:

- 次のコマンドを入力して、システムに現在インストールされているパッケージ (コンポーネント) の名前を見つけ出します。

```
rpm -qa | grep MQSeries
```

- すべてのパッケージ名を **rpm** コマンド引数に付加して、すべてのコンポーネントを除去します。以下に例を示します。

```
rpm -qa | grep MQSeries | xargs rpm -ev
```

- 個々のパッケージ名を rpm コマンド引数に追加して、インストールを変更します。例えば、ランタイム、サーバー、および SDK コンポーネントを除去するには、以下のコマンドを入力します。

```
rpm -ev MQSeriesRuntime MQSeriesServer MQSeriesSDK
```

- Ubuntu を使用している場合は、**--force-debian** 属性を追加します。例えば、ランタイム、サーバー、および SDK コンポーネントを除去するには、以下のコマンドを入力します。

```
rpm --force-debian -ev MQSeriesRuntime MQSeriesServer MQSeriesSDK
```

b) インストールされている製品が複数あるシステムの場合:

- 次のコマンドを入力して、システムに現在インストールされているパッケージ (コンポーネント) の名前を見つけ出します。

```
rpm -qa | grep suffix
```

上記のコマンドの *suffix* は、インストール時に **crtmqpkg** を実行したときにパッケージに指定した固有の名前です。特定のシステムにインストールされている各パッケージ名には *suffix* が含まれます。

- すべてのパッケージ名を **rpm** コマンド引数に付加して、すべてのコンポーネントを除去します。例えば、あるインストール済み環境から MQ80 という接尾辞を持つコンポーネントをすべて削除するには、次のコマンドを入力します。

```
rpm -qa | grep '\<MQSeries.*MQ80\>' | xargs rpm -ev
```

- 個々のパッケージ名を **rpm** コマンド引数に追加して、インストールを変更します。例えば、あるインストール済み環境から MQ80 という接尾語を持つランタイム、サーバー、および SDK コンポーネントを削除するには、次のコマンドを入力します。

```
rpm -ev MQSeriesRuntime-MQ80 MQSeriesServer-MQ80 MQSeriesSDK-MQ80
```


- Ubuntu を使用している場合は、**--force-debian** 属性を追加します。例えば、あるインストール済み環境から MQ80 という *suffix* を持つランタイム、サーバー、および SDK コンポーネントを除去するには、次のコマンドを入力します。

```
rpm --force-debian -ev MQSeriesRuntime-MQ80 MQSeriesServer-MQ80 MQSeriesSDK-MQ80
```

タスクの結果

アンインストール後、ディレクトリー・ツリー /var/mqm および /etc/opt/mqm の下にある特定のファイルは除去されません。これらのファイルにはユーザー・データが入っているため、今後のインストールで再利用できるように残されます。残されるファイルのほとんどは、INI ファイル、エラー・ログ、FDC ファイルなどのテキストを含むファイルです。ディレクトリー・ツリー /var/mqm/shared には、実行可能ファイル共用ライブラリー libmqzsd.so および libmqzsd_r.so を含む、インストール間で共有されるファイルが含まれています。

次のタスク

- 製品が正常にアンインストールされた場合、インストール・ディレクトリーに含まれるすべてのファイルとディレクトリーを削除できます。
- システム上にその他の IBM MQ インストールが存在せず、再インストールまたはマイグレーションを計画していない場合は、/var/mqm および /etc/opt/mqm ディレクトリー・ツリー (ファイル libmqzsd.so および libmqzsd_r.so を含む) を削除することができます。これらのディレクトリーを削除すると、すべてのキュー・マネージャーとそれに関連したデータは破棄されます。

yum を使用した Linux Red Hat での IBM MQ のアンインストールまたは変更

Linux Red Hat では、**yum** コマンドを使用して IBM MQ サーバーまたはクライアントをアンインストールできます。システムに現在インストールされている選択済みパッケージ (コンポーネント) を削除することにより、インストールを変更することもできます。

始める前に

アンインストールする IBM MQ のバージョンに 1 つ以上のフィックスパックを適用済みの場合は、インストールとは逆の順序でフィックスパックを除去してから基本パッケージを除去する必要があります。

アンインストール手順を開始する前に、どの更新も除去しておく必要があります。詳細については、[337 ページの『Linux の以前の保守レベルに戻す』](#)を参照してください。

重要: IBM MQ のアンインストール・プロセスまたは変更プロセスを開始する前に、IBM MQ のキュー・マネージャーやその他のオブジェクト、さらにアプリケーションをすべて停止する必要があります。

手順

1. アンインストールまたは変更するインストール済み環境に関連付けられたすべての IBM MQ アプリケーションを停止します (まだ停止していない場合)。
2. サーバーのインストール済み環境の場合、アンインストールまたは変更するインストール済み環境に関連した IBM MQ アクティビティーを終了してください。
 - a) グループ mqm のユーザーとしてログインします。
 - b) アンインストールまたは変更するインストール済み環境を処理するための環境をセットアップします。以下のコマンドを入力します。

```
. MQ_INSTALLATION_PATH/bin/setmqenv -s
```

ここで、MQ_INSTALLATION_PATH は IBM MQ がインストールされている場所を示しています。

- c) システムのすべてのキュー・マネージャーの状態を表示します。以下のコマンドを入力します。

```
dspmq -o installation
```

- d) アンインストールまたは変更するインストール済み環境に関連したすべての稼働中のキュー・マネージャーを停止します。各キュー・マネージャーに対して次のコマンドを入力します。

```
endmqm QMgrName
```

- e) キュー・マネージャーに関連付けられたすべてのリスナーを停止します。各キュー・マネージャーに対して次のコマンドを入力します。

```
endmqclsr -m QMgrName
```

3. root としてログインします。

4. IBM MQ をアンインストールまたは変更するには、以下のように **yum remove** コマンドを使用します。

- インストールされている製品が 1 つだけであるシステムの場合:
 - 次のコマンドを使用して、インストールされた製品を削除します。

```
yum remove MQSeries*
```

- インストールされた製品を変更してコンポーネントを追加するには、次のコマンドを使用します。

```
yum install packageName
```

ここで、*packageName* には追加するコンポーネントを指定します。

- インストールされた製品を変更してコンポーネントを削除するには、次のコマンドを使用します。

```
yum remove packageName
```

ここで、*packageName* には削除するコンポーネントを指定します。

- インストールされている製品が複数あるシステムの場合:
 - 次のコマンドを使用して、インストールされた製品を 1 つ削除します。

```
yum remove MQSeries*suffix*
```

ここで、*suffix* には、インストールされた製品を一意に識別する接尾部を指定します。

- インストールされた製品を変更してコンポーネントを追加するには、次のコマンドを使用します。

```
yum install packageName*suffix*
```

ここで、*packageName* には追加するコンポーネントを指定します。*suffix* には、インストールされた製品を一意に識別する接尾部を指定します。

- インストールされた製品を変更してコンポーネントを削除するには、次のコマンドを使用します。

```
yum remove packageName*suffix*
```

ここで、*packageName* には削除するコンポーネントを指定します。*suffix* にはインストールされた製品を一意に識別する接尾部を指定します。

タスクの結果

アンインストール後、ディレクトリー・ツリー `/var/mqm` および `/etc/opt/mqm` の下にある特定のファイルは除去されません。これらのファイルにはユーザー・データが入っているため、今後のインストールで再利用できるように残されます。残されるファイルのほとんどは、INI ファイル、エラー・ログ、FDC ファイルなどのテキストを含むファイルです。ディレクトリー・ツリー `/var/mqm/shared` には、実行可能ファイル共用ライブラリー `libmqzsd.so` および `libmqzsd_r.so` を含む、インストール間で共有されるファイルが含まれています。

次のタスク

- 製品が正常にアンインストールされた場合、インストール・ディレクトリーに含まれるすべてのファイルとディレクトリーを削除できます。
- システム上にその他の IBM MQ インストールが存在せず、再インストールまたはマイグレーションを計画していない場合は、`/var/mqm` および `/etc/opt/mqm` ディレクトリー・ツリー (ファイル `libmqzsd.so` および `libmqzsd_r.so` を含む) を削除することができます。これらのディレクトリーを削除すると、すべてのキュー・マネージャーとそれに関連したデータは破棄されます。

関連タスク

[128 ページの『yum を使用した Linux Red Hat への IBM MQ のインストール』](#)

IBM MQ 9.2.0 から、yum インストーラーを使用して IBM MQ on Linux Red Hat をインストールすることができます。

[371 ページの『Linux での IBM MQ インストール済み環境のアップグレード』](#)

IBM MQ 9.3.0 から、前のバージョンをアンインストールすることなく、Linux システム上の IBM MQ インストール済み環境をアップグレードすることができます。アップグレード元のバージョンは IBM MQ 9.2.0 以降でなければならず、最後に適用されたフィックス (存在する場合) は製造リフレッシュでなければなりません。アップグレードするには、rpm を使用するか、Linux Ubuntu では Debian apt または dpkg インストーラーを使用し、Linux Red Hat では yum を使用します。

[159 ページの『rpm を使用した Linux での IBM MQ のアンインストールまたは変更』](#)

Linux では、`rpm` コマンドを使用して IBM MQ サーバーまたはクライアントをアンインストールできます。システムに現在インストールされている選択済みパッケージ (コンポーネント) を削除することにより、インストールを変更することもできます。

Linux Debian パッケージを使用した Linux Ubuntu での IBM MQ のアンインストールまたは変更

Debian パッケージ・マネージャーを使用してインストールされた IBM MQ サーバーまたはクライアントをアンインストールできます。システムに現在インストールされている選択済みパッケージ (コンポーネント) を削除することにより、インストールを変更することもできます。

始める前に

アンインストールする IBM MQ のバージョンに 1 つ以上のフィックスパックを適用済みの場合は、インストールとは逆の順序でフィックスパックを除去してから基本パッケージを除去する必要があります。

アンインストール手順を開始する前に、どの更新も除去しておく必要があります。詳細については、[337 ページの『Linux の以前の保守レベルに戻す』](#)を参照してください。

重要: IBM MQ のアンインストール・プロセスまたは変更プロセスを開始する前に、IBM MQ のキュー・マネージャーやその他のオブジェクト、さらにアプリケーションをすべて停止する必要があります。

手順

1. アンインストールまたは変更するインストール済み環境に関連付けられたすべての IBM MQ アプリケーションを停止します (まだ停止していない場合)。
2. サーバーのインストール済み環境の場合、アンインストールまたは変更するインストール済み環境に関連した IBM MQ アクティビティーを終了してください。
 - a) グループ `mqm` のユーザーとしてログインします。
 - b) アンインストールまたは変更するインストール済み環境を処理するための環境をセットアップします。以下のコマンドを入力します。

```
. MQ_INSTALLATION_PATH/bin/setmqenv -s
```

ここで、`MQ_INSTALLATION_PATH` は IBM MQ がインストールされている場所を示しています。

- c) システムのすべてのキュー・マネージャーの状態を表示します。以下のコマンドを入力します。

```
dspmqr -o installation
```

- d) アンインストールまたは変更するインストール済み環境に関連したすべての稼働中のキュー・マネージャーを停止します。各キュー・マネージャーに対して次のコマンドを入力します。

```
endmqm QMgrName
```

- e) キュー・マネージャーに関連付けられたすべてのリスナーを停止します。各キュー・マネージャーに対して次のコマンドを入力します。

```
endmqclsr -m QMgrName
```

3. root としてログインします。

4. Debian インストール・コマンドを使用して、IBM MQ をアンインストールまたは変更します。

- **apt** を使用します。

次のコマンドを発行します。

```
apt-get remove "ibmmq-*"
```

製品は削除されますが、キャッシュされたパッケージ定義は残されます。

次のコマンドを発行します。

```
apt-get purge "ibmmq-*"
```

キャッシュされた製品定義がパーズされます。

- **dpkg** を使用します。

次のコマンドを発行します。

```
dpkg -r packagename
```

製品は削除されますが、キャッシュされたパッケージ定義は残されます。

次のコマンドを発行します。

```
dpkg -P packagename
```

キャッシュされた製品定義がパーズされます。

タスクの結果

アンインストール後、ディレクトリー・ツリー /var/mqm および /etc/opt/mqm の下にある特定のファイルは除去されません。これらのファイルにはユーザー・データが入っているため、今後のインストールで再利用できるように残されます。残されるファイルのほとんどは、INI ファイル、エラー・ログ、FDC ファイルなどのテキストを含むファイルです。ディレクトリー・ツリー /var/mqm/shared には、実行可能ファイル共有ライブラリー libmqzsd.so および libmqzsd_r.so を含む、インストール間で共有されるファイルが含まれています。

次のタスク

- 製品が正常にアンインストールされた場合、インストール・ディレクトリーに含まれるすべてのファイルとディレクトリーを削除できます。
- システム上にその他の IBM MQ インストールが存在せず、再インストールまたはマイグレーションを計画していない場合は、/var/mqm および /etc/opt/mqm ディレクトリー・ツリー (ファイル libmqzsd.so および libmqzsd_r.so を含む) を削除することができます。これらのディレクトリーを削除すると、すべてのキュー・マネージャーとそれに関連したデータは破棄されます。

関連タスク

165 ページの『[Debian パッケージを使用した Linux Ubuntu 上の IBM MQ からのフィックスパックの削除](#)』
Debian パッケージを使用して Linux Ubuntu 上のフィックスパック (IBM MQ 9.3.0 Fix Pack 1 など) を削除するには、以下の手順に従います。

Linux Debian パッケージを使用した Linux Ubuntu 上の IBM MQ からのフィックスパックの削除

Debian パッケージを使用して Linux Ubuntu 上のフィックスパック (IBM MQ 9.3.0 Fix Pack 1 など) を削除するには、以下の手順に従います。

始める前に

注: 以下の手順は、Linux Ubuntu システムに適用されます。

重要: IBM MQ の変更プロセスを開始する前に、すべての IBM MQ キュー・マネージャー、その他のオブジェクト、およびアプリケーションを停止する必要があります。

このタスクについて

IBM MQ for Linux プラットフォームでは、相互に排他的な 2 つの異なるディレクトリー・ツリーを使用します。2 つのツリーは、以下のためのものです。

- 実行可能ライブラリーと共有ライブラリー/opt/mqm。
- キュー・マネージャーおよびその他の構成ファイル var/mqm のデータ。

ディレクトリー・ツリーは相互に排他的です。つまり、保守の適用または解除を行うときに、opt/mqm 内のファイルのみが影響を受けます。

インストールとは反対の順序で IBM MQ をアンインストールする必要があります。つまり、適用したフィックスパックを削除してから、製品の基本バージョンを削除します。

手順

1. 変更するインストール済み環境に関連付けられているすべての IBM MQ キュー・マネージャーおよびクライアントを停止します (まだ停止していない場合)。

例えば、以下のコマンドを発行します。

```
$ endmqm -i TEST_93
```

シャットダウンが完了すると、キュー・マネージャー TEST_93 が終了する (つまりシャットダウンする) というメッセージと、その後別のメッセージが表示されます。

2. 以下のコマンドを発行します。

```
$ ps -ef | grep -i mq
```

以下のようなメッセージを受け取ります。

```
mqm 5492 5103 0 16:35 pts/0 00:00:00 ps -ef
```

これで、システム上に IBM MQ のアクティビティーがなくなりました。製品をアンインストールできます。

3. root としてログインし、以下のようなコマンドを発行して、IBM MQ 9.3.0 Fix Pack 1 のファイル・セットを見つけます。

```
+++ROOT+++ ubuntuq1.fyre.ibm.com: /root
# apt list "ibmmq-*-u9301*"
Listing... Done
ibmmq-amqp-u9301/unknown,now 9.3.0.1 amd64 [installed]
ibmmq-ams-u9301/unknown,now 9.3.0.1 amd64 [installed]
...
```

```
ibmmq-web-u9301/unknown,now 9.3.0.1 amd64 [installed]
ibmmq-xrservice-u9201/unknown,now 9.3.0.1 amd64 [installed]
```

各行に unknown, now というテキストが表示されていることに注目してください。

4. 次の Debian コマンドを使用して、製品をアンインストールします。
このコマンドによって、製品は削除されますが、キャッシュされたパッケージ定義は残ります。

```
# apt remove "ibmmq-*-u9301*"
```

次のようなメッセージを受け取ります。

```
...
0 upgraded, 0 newly installed, 34 to remove and 78 not upgraded.
After this operation, 974 MB disk space will be freed.
Do you want to continue? [Y/n]
Y
...
Removing ibmmq-runtime-u9201 (9.3.0.1) ...
Entering prerm for "ibmmq-runtime-u9301" remove
Entering postrm for "ibmmq-runtime-u9301" remove
```

5. 次のコマンドを発行して、インストールされたファイル・セットをもう一度リストします。

```
# apt list "ibmmq-*-u9301*"
```

次のようなメッセージを受け取ります。

```
ibmmq-amqp-u9201/unknown,now 9.3.0.1 amd64 [residual-config]
ibmmq-ams-u9201/unknown,now 9.3.0.1 amd64 [residual-config]
...
ibmmq-web-u9201/unknown,now 9.3.0.1 amd64 [residual-config]
ibmmq-xrservice-u9201/unknown,now 9.3.0.1 amd64 [residual-config]
```

各行の末尾に residual-config というステートメントが出力されていることに注目してください。

6. 次のコマンドを発行して、キャッシュされた製品定義をパージします。

```
# apt purge "ibmmq-*-u9301*"
```

次のようなメッセージを受け取ります。

```
0 upgraded, 0 newly installed, 34 to remove and 78 not upgraded.
After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n]
Y
...
Purging configuration files for ibmmq-fttools-u9301 (9.3.0.1) ...
Entering postrm for "ibmmq-fttools-u9301" purge
```

7. 次のコマンドを発行して、インストールされたファイル・セットをもう一度リストします。

```
# apt list "ibmmq-*-u9301*"
```

次のようなメッセージを受け取ります。

```
# apt list "ibmmq-*-u9301*"
Listing... Done
ibmmq-amqp-u9301/unknown 9.3.0.1 amd64
ibmmq-ams-u9301/unknown 9.3.0.1 amd64...
ibmmq-web-u9301/unknown 9.3.0.1 amd64
ibmmq-xrservice-u9301/unknown 9.3.0.1 amd64
```

各行に unknown, now ではなく、unknown というテキストが表示されていることに注目してください。

8. コマンド **dspmquer** を発行すると、バージョンが表示されます。

```
# dspmqver
Name: IBM MQ
Version: 9.3.0.0
```

タスクの結果

IBM MQ 9.3.0 Fix Pack 1 が正常にアンインストールされました。

次のタスク

必要に応じて、基本製品をアンインストールできます。詳細については、[163 ページの『Debian パッケージを使用した Linux Ubuntu での IBM MQ のアンインストールまたは変更』](#)を参照してください。

関連タスク

[357 ページの『Windows での保守レベル・サーバー・アップデートの削除』](#)

Windows インストーラーを使用して、サーバーから更新を削除し、IBM MQ の以前の保守レベルに戻すことができます。

関連資料

[endmqm \(キュー・マネージャーの終了\)](#)

[dspmqver \(バージョン情報の表示\)](#)

Windows Windows での IBM MQ のインストールおよびアンインストール

Windows システム上の IBM MQ のインストールに関連するインストール・タスクは、このセクションにまとめられています。

このタスクについて

インストールの準備、および IBM MQ コンポーネントのインストールを行うには、以下のタスクを実行します。

IBM MQ をアンインストールする方法については、[247 ページの『Windows 上での IBM MQ のアンインストール』](#)を参照してください。

製品のフィックスまたは更新が使用可能になっている場合は、[313 ページの『IBM MQ への保守の適用』](#)を参照してください。

手順

1. システム要件を確認します。
[179 ページの『Windows の場合の要件の確認』](#)を参照してください。
2. インストールの計画を立てます。
 - 計画のプロセスで、どのコンポーネントをどこにインストールするかを選択する必要があります。
[167 ページの『Windows システムの IBM MQ フィーチャー』](#)を参照してください。
 - また、プラットフォーム固有の項目をいくつか選択する必要もあります。[182 ページの『Windows への IBM MQ のインストールの計画』](#)を参照してください。
3. IBM MQ サーバーをインストールします。
[189 ページの『Windows への IBM MQ サーバーのインストール』](#)を参照してください。
4. オプション: IBM MQ クライアントをインストールします。
[218 ページの『Windows への IBM MQ クライアントのインストール』](#)を参照してください。
5. インストールを検査します。[236 ページの『Windows での IBM MQ インストールの検査』](#)を参照してください。

Windows Windows システムの IBM MQ フィーチャー

IBM MQ のインストール時に、必要なフィーチャーを選択できます。

重要: IBM MQ を購入するたびにインストールする資格が付与される内容について詳しくは、[IBM MQ ライセンス情報](#)を参照してください。

対話式インストールを選択した場合は、インストールの前に、必要なインストールのタイプを特定する必要があります。使用できるインストール・タイプと各オプションでインストールされる機能については、[184 ページの『Windows の場合のインストール方法』](#)を参照してください。

以下の表は、IBM MQ サーバーまたはクライアントを Windows システムにインストールする際に選択可能なフィーチャーを示しています。

対話式の場合の表示名	非対話式の場合の表示名	説明	サーバー・メディア	クライアント・メディア
サーバー	サーバー	<p>サーバーを使用し、システムでキュー・マネージャーを実行したり、ネットワークを介して他のシステムに接続したりできます。アプリケーションにメッセージングおよびキューイング・サービスを提供し、IBM MQ クライアント接続をサポートします。</p> <p>IBM MQ 9.1 以降では、このオプションでは追加の前提条件検査が行われます。詳しくは、前提条件検査を参照してください。</p>	✓	

対話式の場合の表示名	非対話式の場合の表示名	説明	サーバー・メディア	クライアント・メディア
Managed File Transfer Service	MFT サービス	<p>Managed File Transfer Service インストール・オプションは、Managed File Transfer Agent インストール・オプションを使用してインストールされたファイル転送エージェントで提供される機能以上の追加機能を備えたファイル転送エージェントをインストールします。それらの追加機能は、以下のとおりです。</p> <ul style="list-style-type: none"> レガシー FTP、FTPS、または SFTP サーバーとのファイルの送受信に使用されるプロトコル・ブリッジ・エージェントの作成 <p>Managed File Transfer Service のインストール・オプションは、IBM MQ サーバー・インストール・オプションが既にインストールされているシステムにインストールする必要があります。</p>	✓	

対話式の場合の表示名	非対話式の場合の表示名	説明	サーバー・メディア	クライアント・メディア
Managed File Transfer Logger	MFT ロガー	<p>Managed File Transfer Logger インストール・オプションを使用すると、IBM MQ キュー・マネージャーに接続するファイル転送ロガーがインストールされます。このキュー・マネージャーは、多くの場合、調整キュー・マネージャーとして指定されたキュー・マネージャーです。ファイル転送監査関連のデータをデータベースまたはファイルにログとして記録します。IBM MQ サーバー・インストール・オプションが既にインストールされているシステムにインストールする必要があります。</p>	✓	
Managed File Transfer Agent	MFT エージェント	<p>Managed File Transfer Agent のインストール・オプションは、IBM MQ キュー・マネージャーに接続して、ファイル・データをメッセージとして他のファイル転送エージェントに転送するファイル転送エージェントをインストールします。これらは、Managed File Transfer Agent または Managed File Transfer Service のインストール・オプションの一部としてインストールする必要があります。</p>	✓	

対話式の場合の表示名	非対話式の場合の表示名	説明	サーバー・メディア	クライアント・メディア
Managed File Transfer Tools	MFT ツール	<p>Managed File Transfer Tools インストール・オプションには、ファイル転送エージェントとの対話で使用されるコマンド行ツールをインストールします。このツールを使用して、ファイル転送を開始し、ファイル転送をスケジュールし、コマンド・ラインからリソース・モニターを作成することができます。Managed File Transfer Tools は、ファイル転送エージェントがインストールされているシステム、またはファイル転送エージェントがインストールされていないシステムのどちらにもインストールして使用できます。</p>	✓	

対話式の場合の表示名	非対話式の場合の表示名	説明	サーバー・メディア	クライアント・メディア
IBM MQ MQI client	クライアント	<p>IBM MQ MQI client は、IBM MQ の小さなサブセットで、キュー・マネージャーを持ちません。このクライアントは、他の (サーバー) システム上にあるキュー・マネージャーおよびキューを使用します。クライアントは、インストールされているシステムが、完全なサーバー・バージョンの IBM MQ が稼働している別のシステムに接続されている場合にのみ使用できます。このクライアントとサーバーは、必要であれば同じシステム上に置くことができます。</p> <p>IBM MQ 9.1.0 以降、この機能の名称は MQI クライアントになっています。旧バージョンの製品では、Windows クライアントという名称でした。</p>	✓	✓
拡張メッセージング API	JavaMsg	<p>Java を使用するメッセージングに必要なファイル。この機能には、JMS、XMS、.NET、IBM MQ の Web サービスのサポートが含まれています。</p> <p>IBM MQ 9.1.0 以降、この機能の名称は拡張メッセージング API になっています。以前のバージョンの製品では、Java および .NET Messaging and Web Services という名前でした。</p>	✓	✓

対話式の場合の表示名	非対話式の場合の表示名	説明	サーバー・メディア	クライアント・メディア
Web 管理	Web	<p>REST API および IBM MQ Console を使用して IBM MQ の HTTP ベースの管理を追加します。</p> <p>このフィーチャーは、単純な Point-to-Point メッセージングおよびパブリッシュ・メッセージングを実行するために使用できる messaging REST API も提供します。トピックへのメッセージのパブリッシュ、キューへのメッセージの送信、キュー上のメッセージの参照、およびキューからのメッセージの破壊的な取得を行うことができます。</p> <p>Web 管理機能をインストールする場合は、拡張メッセージング API (JavaMsg) 機能もインストールする必要があります。</p>	✓	

対話式の場合の表示名	非対話式の場合の表示名	説明	サーバー・メディア	クライアント・メディア
開発ツールキット	Toolkit	このフィーチャーには、サンプル・ソース・ファイルとバインディング (.H、.LIB、.DLL ファイルなど) が含まれています。これらのファイルは、IBM MQ で実行するアプリケーションを開発するために必要です。C、C++、Visual Basic、COBOL、および .NET (C# を含む) 言語用にバインディングおよびサンプルが提供されています。Java および Java Message Service サポートが組み込まれており、MTS (COM+) および MQSC 用にサンプルが提供されています。	✓	✓

対話式の場合の表示名	非対話式の場合の表示名	説明	サーバー・メディア	クライアント・メディア
Telemetry サービス	XR サービス	<p>MQ Telemetry は、IBM MQ Telemetry Transport (MQTT) プロトコルを使用する Internet Of Things (IOT) デバイス (リモート・センサー、アクチュエーター、テレメトリー装置) の接続をサポートします。テレメトリー (MQXR) サービスを使用すると、キュー・マネージャーは MQTT サーバーとして機能し、MQTT クライアント・アプリケーションと通信することができます。</p> <p>MQTT クライアントのセットは、Eclipse Paho ダウンロード・ページから入手できます。これらのサンプル・クライアントは、IOT デバイスが MQTT サーバーとの通信に使用する独自の MQTT クライアント・アプリケーションを作成するのに役立ちます。</p> <p>XR サービスのインストール・オプションは、IBM MQ サーバー・インストール・オプションが既にインストールされているシステムにインストールする必要があります。</p> <p>267 ページの『MQ Telemetry のインストールの注意点』も参照してください。</p>	✓	

対話式の場合の表示名	非対話式の場合の表示名	説明	サーバー・メディア	クライアント・メディア
Advanced Message Security	アームズ	<p>末端のアプリケーションに影響を与えることなく、IBM MQ ネットワークを流れる機密データを高い水準で保護します。このコンポーネントを、保護対象のキューをホストするすべての IBM MQ インストールにインストールする必要があります。</p> <p>Java クライアント接続のみを使用している場合を除き、保護されたキューとの間でメッセージの書き込みまたは取得を行うプログラムによって使用される IBM MQ インストール済み環境には、IBM Global Security Kit (GSKit) コンポーネントをインストールする必要があります。</p> <p>AMS のインストール・オプションは、IBM MQ サーバー・インストール・オプションが既にインストールされているシステムにインストールする必要があります。</p>	✓	

対話式の場合の表示名	非対話式の場合の表示名	説明	サーバー・メディア	クライアント・メディア
AMQP サービス	AMQP	<p>このコンポーネントをインストールして、AMQP チャンネルを使用可能にします。AMQP チャンネルは AMQP 1.0 API をサポートします。AMQP チャンネルを使用して、AMQP アプリケーションに、IBM MQ によって提供されるエンタープライズ・レベルのメッセージング機能へのアクセス権限を付与できます。</p> <p>AMQP サービスのインストール・オプションは、IBM MQ サーバー・インストール・オプションが既にインストールされているシステムにインストールする必要があります。</p>	✓	

対話式の場合の表示名	非対話式の場合の表示名	説明	サーバー・メディア	クライアント・メディア
Java ランタイム環境	JRE	<p>IBM MQ 9.1 以降、Java Runtime Environment (JRE) は別個のフィーチャーとなっています。</p> <p>JRE フィーチャーは、IBM MQ 用に調整された JRE をインストールします。これは、Java を使用する他のすべてのフィーチャーに必要なフィーチャーです。具体的には、以下の数を示します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • IBM MQ Explorer • Web 管理 • Telemetry サービス • AMQP サービス • Managed File Transfer <p>このオプションでは、追加の前提条件検査が行われます。詳しくは、前提条件検査を参照してください。</p>	✓	✓

注: **V9.3.0** **V9.3.0** IBM MQ 9.3.0 以降、IBM MQ インストール・パッケージから IBM MQ Explorer が削除されました。別個のダウンロードとして引き続き使用できます。詳しくは、[Linux および Windows](#) でのスタンドアロン・アプリケーションとしての IBM MQ Explorer のインストールおよびアンインストールを参照してください。

Windows 標準インストール・フィーチャー

以下のフィーチャーは、Windows の標準インストール・フィーチャー・セットの一部です。これらは、「標準インストール」用に GUI インストーラーでインストールされるフィーチャーです。

対話式の場合の表示名	非対話式の場合の表示名	注
サーバー	サーバー	
拡張メッセージング API	JavaMsg	IBM MQ 9.1.0 で名前変更されたフィーチャー。以前は、Java、.NET メッセージング、および Web サービスという名前でした。

対話式の場合の表示名	非対話式の場合の表示名	注
Web 管理	Web	IBM MQ 9.1.0 で追加されたフィーチャー
開発ツールキット	Toolkit	
Java ランタイム環境	JRE	IBM MQ 9.1.0 で追加されたフィーチャー。IBM MQ 9.1.0 より前のバージョンでは、JRE フィーチャーは必ずインストールされていました。

msiexec を使用して IBM MQ サーバーをインストールすると、標準インストールに含まれているフィーチャーが、**ADDLOCAL** ディレクティブで指定したフィーチャーのリストに追加されます。

ADDLOCAL="" を指定すると、これらのすべての機能がインストールされます。

特定のフィーチャーを追加しない場合は、それらの特定のフィーチャーを **REMOVE** ディレクティブに追加する必要があります。

例えば、**msiexec** のインストール用に以下の設定を指定するとします。

```
ADDLOCAL="Client"
REMOVE="Web,Toolkit"
```

これにより、以下のフィーチャーがインストールされます。

```
Server,JavaMsg,JRE,Client
```

関連概念

6 ページの『[IBM MQ のコンポーネントと機能](#)』

IBM MQ のインストール時に必要なコンポーネントまたは機能を選択することができます。

15 ページの『[Multiplatforms でのインストールを計画する際の考慮事項](#)』

IBM MQ をインストールする前に、インストールするコンポーネントとそのインストール場所を選択する必要があります。また、プラットフォーム固有の項目をいくつか選択する必要もあります。

関連タスク

190 ページの『[Launchpad を使用したサーバーのインストール](#)』

Launchpad を使用して IBM MQ サーバーを Windows システムにインストールできます。この手順は、初回または 2 回目以降のインストールに使用できます。

192 ページの『[msiexec を使用したサーバーのインストール](#)』

IBM MQ にある Windows は、MSI テクノロジーを使用してソフトウェアをインストールします。MSI は、対話式インストールと非対話式インストールの両方を提供しています。

Windows Windows の場合の要件の確認

IBM MQ を Windows にインストールする前に、最新情報とシステム要件を確認する必要があります。

このタスクについて

システム要件を確認するために実行する必要がある作業の要約が、詳細情報へのリンクと共にこのセクションにリストされています。

手順

1. ハードウェアとソフトウェアの要件を含め、最新の情報を入手しているかどうか確認してください。
9 ページの『[製品の要件とサポート情報を確認できる場所](#)』を参照してください。

2. 使用しているシステムが Windows の場合の初期のハードウェア要件とソフトウェア要件を満たしていることを確認します。
[180 ページの『Windows システムでのハードウェア要件とソフトウェア要件』](#)を参照してください。
3. インストールに十分なディスク・スペースがシステムにあることを確認します。
[ディスク・スペースの要件](#)を参照してください。
4. 正しいライセンスを所有していることを確認します。
[8 ページの『ライセンス要件』](#)と [IBM MQ のライセンス情報](#)を参照してください。

関連概念

[6 ページの『IBM MQ のインストールの概要』](#)

IBM MQ のインストールに関する概念や考慮事項の概要です。それぞれのサポート対象プラットフォームでの IBM MQ のインストール、検証、アンインストールの方法を説明するためのリンクもあります。

関連タスク

[313 ページの『IBM MQ への保守の適用』](#)

保守とは、取り消し可能な修正の適用のことです。キュー・マネージャー・データに対する変更は、すべて前のコード・レベルと互換性があります。

Windows Windows システムでのハードウェア要件とソフトウェア要件

サーバー環境が IBM MQ for Windows をインストールするための前提条件を満たしていることを確認し、システムから欠落している前提条件ソフトウェアをインストールします。

IBM MQ をインストールする前に、システムがハードウェアとソフトウェアの要件を満たしていることを確認する必要があります。

また、製品の README ファイルも参照する必要があります。このファイルには、リリース直前に加えられた変更や、既知の問題と回避策に関する情報が含まれています。最新バージョンの製品 README ファイルについては、[IBM MQ](#)、[WebSphere MQ](#)、および [MQ シリーズ 製品の README の Web ページ](#)を参照してください。

サポートされる Windows のバージョン

サポート対象の Windows オペレーティング・システム・バージョンのリストについては、[IBM MQ のシステム要件 Web サイト](#)に移動して、Windows の詳細なシステム要件のレポートへのリンクに従ってください。Long Term Support および Continuous Delivery にはそれぞれのレポートがあります。

IBM MQ 9.1 以降、資料で説明されている一部の旧バージョンの Windows オペレーティング・システムはサポートされなくなりましたが、これらの旧バージョンの Windows は、IBM MQ 9.1 以降のインストール済み環境と同じドメインにインストールされている旧バージョンの IBM MQ で引き続きサポートされる場合があります。

Windows 10 の Windows 機能への変更

Windows 10 では、いくつかの Windows 機能の名称が変わりました。

- Windows エクスプローラーは *File Explorer* です。
- マイコンピュータはこの PC になりました。
- コントロール・パネルを開始する方法が変わりました。
- デフォルトのブラウザは Microsoft Edge です。

注：IBM MQ Console では、以下のブラウザのみサポートされています。

- Microsoft エッジ
- Google Chrome
- Mozilla Firefox

IBM MQ サーバーのストレージ要件

ストレージ要件は、インストールするコンポーネント、および必要なワークスペース量によって異なります。さらに、使用するキューの数、キューに入れるメッセージの数とサイズ、メッセージが永続メッセージかどうかによっても、ストレージ要件は違ってきます。また、ディスク、テープ、または他のメディア上に、アーカイブするための容量も必要です。詳細については、[IBM MQ のシステム要件](#)を参照してください。

以下のものに対するディスク・ストレージも必要です。

- 前提ソフトウェア
- オプションのソフトウェア
- アプリケーション・プログラム

IBM MQ Explorer の要件

V9.3.0 **V9.3.0** IBM MQ 9.3.0 以降、IBM MQ Explorer は IBM MQ インストール・パッケージから削除されました。これは、Fix Central から別個のダウンロードとして引き続き入手できます。詳しくは、[Linux および Windows でのスタンドアロン・アプリケーションとしての IBM MQ Explorer のインストールおよびアンインストール](#)を参照してください。

スタンドアロン IBM MQ Explorer の要件について詳しくは、[IBM MQ Explorer のインストール要件](#)を参照してください。

Windows 要件について詳しくは、「[IBM MQ Explorer 要件](#)」を参照してください。

IBM MQ classes for .NET の要件

IBM MQ 9.1.1 以降では、以下の前提条件が IBM MQ classes for .NET に適用されます。

- .NET Core 2.1 は、.NET Core アプリケーションの開発に IBM MQ classes for .NET Standard を使用するための前提条件です。
- .NET Framework V4.7.1 は、.NET Framework アプリケーションの開発に IBM MQ classes for .NET Standard を使用するための前提条件です。
- **V9.3.1** IBM MQ 9.3.1 以降、.NET 6 IBM MQ クライアント・ライブラリー (ターゲット・フレームワークとして .NET 6 を使用してビルドされたライブラリー) の場合、.NET 6 が前提条件となります。

Windows オペレーティング・システムで使用するインストール・ディレクトリー

64 ビットの IBM MQ サーバーまたはクライアントは、デフォルトで、そのプログラム・ディレクトリーを 64 ビット・インストール・ロケーション (C:\Program Files\IBM\MQ) にインストールします。



重要: IBM MQ 9.0.0 以降、個別の 32 ビットのクライアント・インストール・パッケージはありません。クライアント・インストール・パッケージと再配布可能なクライアントには、32 ビットと 64 ビットの両方の IBM MQ クライアント・ライブラリーが含まれています。含まれている 32 ビット・ライブラリーは、サポートされている (32 ビット・サポートがオペレーティング・システムによって提供されている) プラットフォーム上の 32 ビット・アプリケーションで使用できます。

IBM MQ によって使用されるデフォルトのデータ・ディレクトリーは、IBM MQ 8.0 で C:\ProgramData\IBM\MQ に変更されました。この変更は、32 ビットと 64 ビットの両方のサーバー、および 64 ビットのクライアントに影響します。ただし、インストールするマシン上に以前の IBM MQ インストール済み環境が存在する場合は、新しいインストールでも既存のデータ・ディレクトリー・ロケーションを使い続けます。詳しくは、[432 ページの『Windows でのプログラムおよびデータのディレクトリーの場所』](#)を参照してください。

前提ソフトウェアのインストール

IBM MQ サーバー・インストール・イメージで提供されている前提ソフトウェアをインストールするには、以下のいずれかのオプションを選択します。

- サーバー・インストール・イメージのルートに移動し、`setup.exe` をダブルクリックします。IBM MQ インストールのランチパッド・ウィンドウが表示されます。このウィンドウから、「**ソフトウェア前提条件**」オプションをクリックします。既にインストールされている前提ソフトウェアを確認してから、欠落しているソフトウェアをインストールするには、このオプションを使用します。
- サーバー・インストール・イメージの `Prereqs` フォルダにナビゲートします。インストールするソフトウェア項目のフォルダを選択し、インストール・プログラムを開始します。

関連概念

[98 ページの『Linux システムでのハードウェア要件とソフトウェア要件』](#)

IBM MQ をインストールする前に、インストール対象となる特定のコンポーネントに関するハードウェア要件とオペレーティング・システム・ソフトウェア要件をシステムが満たしているかどうか確認してください。

[66 ページの『IBM i システムでのハードウェア要件とソフトウェア要件』](#)

サーバー環境が IBM MQ for IBM i のインストールのための前提条件を満たしているかどうかを確認します。

関連タスク

[179 ページの『Windows の場合の要件の確認』](#)

IBM MQ を Windows にインストールする前に、最新情報とシステム要件を確認する必要があります。

関連資料

[IBM MQ Explorer の要件](#)

Windows Windows への IBM MQ のインストールの計画

Windows に IBM MQ をインストールする前に、インストールするコンポーネントとそのインストール先を選択する必要があります。また、プラットフォーム固有の項目をいくつか選択する必要があります。

このタスクについて

以下のステップでは、Windows への IBM MQ のインストールの計画に役立つ追加情報へのリンクを提供します。

計画時に、IBM MQ のインストールを計画している対象プラットフォームのハードウェア要件とソフトウェア要件を必ず確認してください。詳しくは、[179 ページの『Windows の場合の要件の確認』](#)を参照してください。

手順

1. インストールする IBM MQ のコンポーネントと機能を決めます。
[6 ページの『IBM MQ のコンポーネントと機能』](#) および [10 ページの『ダウンロード可能なインストール・イメージの入手先』](#) を参照してください。
重要: インストールするコンポーネントのための、1つまたは複数の適正なライセンスを企業が所有していることを確認してください。詳しくは、[8 ページの『ライセンス要件』](#) および [IBM MQ ライセンス情報](#) を参照してください。
2. インストールの命名オプションを検討します。
場合によっては、デフォルト名の代わりに使用するインストール名を選択できます。[15 ページの『AIX, Linux, and Windows でのインストール名』](#) を参照してください。
3. IBM MQ のインストール場所の選択に関連したオプションや制約事項を検討します。
詳細については、[16 ページの『Multiplatforms でのインストール・ロケーション』](#) を参照してください。

4. IBM MQ の複数コピーをインストールする計画を立てている場合は、[18 ページの『AIX, Linux, and Windows での複数インストール環境』](#)を参照してください。
5. 1 次インストールが既にある場合や、1 次インストールの配置を計画している場合は、[19 ページの『AIX, Linux, and Windows でのプライマリー・インストール』](#)を参照してください。
6. 使用を予定している両方のシステムで、サーバー間の検査に必要な通信プロトコルのインストールと構成が済んでいることを確認してください。
詳細については、[27 ページの『AIX, Linux, and Windows でのサーバー間リンク』](#)を参照してください。
7. Java ランタイム環境 (JRE) をインストールする必要があるかどうかを判別します。

IBM MQ 9.1.0 以降、メッセージング・アプリケーションで Java を使用しておらず、Java で作成された IBM MQ の一部を使用していない場合は、JRE をインストールしない (または JRE が既にインストールされている場合は JRE を削除する) オプションが用意されています。



重要: JRE をインストールしない場合や、すでにインストールされている JRE を削除する場合の注意点を以下にまとめます。

- `stirmqikm` GUI ツールや `runmqckm` コマンド・ライン・ツールではなく、`runmqakm` コマンド・ライン・ツールを使用して、鍵管理を実行する必要があります。
- IBM Key Management ショートカットはまだインストールされています。そのショートカットをクリックしても効果はありません。代わりに、`runmqakm` コマンド・ライン・ツールを使用する必要があります。
- システム・パスで JRE バージョン 7 以降を使用できる場合を除き、`runmqras` コマンドを使用しても失敗します。

Windows では、IBM MQ 9.1.0 より前は、JRE は、隠してインストールされる機能であり、必ずインストールされていました。IBM MQ 9.1.0 以降、JRE は単独でインストールできる機能になりました。

JRE を必要とする機能をインストールしない限り、サイレント・インストールの場合も GUI インストーラーの場合も、JRE をインストールすることもできれば省略することもできます。詳しくは、[サーバーまたは JRE を必要とするフィーチャーのインストール](#)を参照してください。

以前のバージョンの IBM MQ から IBM MQ 9.1.0 (以降) にアップグレードすると、別個にインストールされる JRE 機能がインストール済みの製品に追加されます。

詳細については、[runmqckm、runmqakm、stirmqikm](#) を使用したデジタル証明書の管理を参照してください。

Windows 追加の Windows フィーチャーの前提条件検査

IBM MQ 9.1 以降、Windows IBM MQ インストーラーで追加の前提条件検査が有効になっている 2 つの Windows インストール・フィーチャーがあります。これらは、Server フィーチャーと Java Runtime Environment (JRE) フィーチャーです。これらのフィーチャーは他のフィーチャーで必要とされるため、この前提条件検査なしで他のフィーチャーをインストールすると、他のフィーチャーが使用できなくなります。

グラフィカル・ユーザー・インターフェースのインストールを実行し、「**カスタム・インストール**」オプションを選択した場合は、JRE フィーチャーまたは Server フィーチャーを選択解除できます。



重要: 問題を解決するまで、ダイアログ・パネルによりインストールが完了できません。

サイレント・インストールを実行し、それらのフィーチャーを必要とする他のフィーチャーをインストールするときに、**REMOVE** Server フィーチャーまたは JRE フィーチャーを選択した場合は、Server フィーチャーおよび JRE フィーチャーが、選択したインストール・フィーチャーに適宜追加されます。

183 ページの表 20 では、特定のインストール・フィーチャーを選択するために Server または JRE を自動的に追加する必要がある方法について説明します。

フィーチャー	以下のフィーチャーが必要	非対話式名
サーバー	Web 管理	Web

表 20. サーバーまたは JRE フィーチャーを必要とするインストール・フィーチャー (続き)

フィーチャー	以下のフィーチャーで必要	非対話式名
JRE	Telemetry サービス Managed File Transfer サービス Managed File Transfer エージェント Managed File Transfer ロガー Managed File Transfer ツール AMQP サービス Web 管理	XR サービス MFT サービス MFT エージェント MFT ロガー MFT ツール AMQP サービス Web

JRE フィーチャーまたは Server フィーチャーがインストールされているかどうかを確認するには、`[INSTALLDIR]\swidtag` ディレクトリーを調べます。以下ようになります。

- `ibm.com_IBM_MQ-9.0.x.swidtag` ファイルが存在し、Server がインストールされている
- `IBM_MQ_JRE-1.8.0.mqtag` ファイルが存在する場合、JRE フィーチャーはインストールされています。

必要な設定とは異なる場合、インストール・ログを調べてください。

重要: JRE フィーチャーと Server フィーチャーはそれぞれ、Windows の標準の IBM MQ インストール・フィーチャー・セットの一部です。サイレント・インストール時に JRE (または Server) を削除するには、このフィーチャーを **REMOVE** ディレクティブに追加します。単に **ADDLOCAL** ディレクティブから省略するものではありません。詳細については、[178 ページの『Windows 標準インストール・フィーチャー』](#)を参照してください。

Windows Windows の場合のインストール方法

Windows に IBM MQ をインストールする場合、いくつかの異なるインストール・タイプから選択できます。このトピックでは、エンタープライズのインストール設定をクリアする方法 (**ResetMQ** コマンド・スクリプトの使用など) についても説明します。

以前のバージョンの IBM MQ からマイグレーションする場合は、[430 ページの『Windows での IBM MQ の新しいバージョンへのマイグレーションの計画』](#)を参照してください。既存のインストールを変更する場合、[216 ページの『サーバー・インストールの変更』](#)を参照してください。

対話式インストールと非対話式インストール

IBM MQ for Windows は、Microsoft インストーラー (MSI) を使用してインストールされます。インストール Launchpad を使用して MSI を呼び出すことができます。このプロセスのことを手動インストールまたは対話式インストールと呼びます。または、IBM MQ インストール Launchpad を使用せずに、サイレント・インストール用に MSI を直接呼び出すことができます。すなわち、対話式ではなくてもシステムに IBM MQ をインストールできます。このプロセスは不在インストール、サイレント・インストール、または非対話式インストールと呼ばれ、ネットワークを介して IBM MQ をリモート・システムにインストールする場合に便利です。

対話式フィーチャーと非対話式フィーチャーのリストについては、[167 ページの『Windows システムの IBM MQ フィーチャー』](#)を参照してください。

対話式インストール

対話式インストールを選択した場合は、インストールの前に、必要なインストールのタイプを特定する必要があります。[185 ページの表 21](#) は、指定できるインストールのタイプと、各オプションを使用してインストールできるフィーチャーを示しています。各フィーチャーの前提条件の詳細については、[IBM MQ のシステム要件](#)を参照してください。

インストールのタイプは以下のとおりです。

- 標準インストール
- コンパクト・インストール
- カスタム・インストール

次のこともできます。

- インストールの場所、名前、および説明の指定
- 同じコンピューターへの複数のインストール

これらのフィーチャーに関する重要な情報(自身のインストール済み環境を1次インストール済み環境として指定するかどうか)については、[19 ページの『AIX, Linux, and Windows でのプライマリー・インストール』](#)を参照してください。

インストール・タイプ	インストールされるサーバー・フィーチャー	インストールされるクライアント・フィーチャー	コメント
標準	<ul style="list-style-type: none"> • サーバー • 開発ツールキット • 拡張メッセージング API • Web 管理 	<ul style="list-style-type: none"> • MQI クライアント • 開発ツールキット • 拡張メッセージング API 	<p>デフォルト・オプション。フィーチャーはデフォルトのインストール名でデフォルトの場所にインストールされます。</p> <p>拡張メッセージング API (Java および .NET Messaging and Web Services (IBM MQ 9.1 より前) と呼ばれる) には、Microsoft.NET 3 で使用するための Microsoft Windows Communication Foundation (WCF) のサポートである IBM MQ classes for .NET が含まれています。</p>
圧縮	<ul style="list-style-type: none"> • サーバーのみ 	<ul style="list-style-type: none"> • MQI クライアントのみ 	<p>このフィーチャーはデフォルトのインストール名でデフォルトの場所にインストールされます。</p>

インストール・タイプ	インストールされるサーバー・フィーチャー	インストールされるクライアント・フィーチャー	コメント
カスタム	<p>デフォルトでは、以下のフィーチャーが事前選択されています。</p> <ul style="list-style-type: none"> • サーバー • 開発ツールキット • 拡張メッセージング API • Web 管理 <p>カスタム・インストールでは、以下の項目をインストールすることもできます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • Telemetry サービス • Advanced Message Security • Managed File Transfer Service • Managed File Transfer Logger • Managed File Transfer Agent • Managed File Transfer Tools • MQI クライアント 	<p>デフォルトでは、以下のフィーチャーが事前選択されています。</p> <ul style="list-style-type: none"> • MQI クライアント • 開発ツールキット • 拡張メッセージング API 	<p>サーバー・イメージから IBM MQ MQI client をインストールしたい場合には、サーバー・カスタム・インストールが使用できます。</p> <p>使用可能なフィーチャーがすべて一覧で示され、どれをインストールするかと、どこにインストールするかを選択することができます。インストール名とインストールの説明を指定することもできます。</p> <p>カスタム・インストールをプライマリーに指定したい場合には、カスタム・インストールを使用してください。</p> <p>拡張メッセージング API (Java および .NET Messaging and Web Services (IBM MQ 9.1 より前) と呼ばれる) には、Microsoft.NET 3 以降で使用するための Microsoft Windows Communication Foundation (WCF) のサポートが IBM MQ classes for .NET に組み込まれています。</p>

Microsoft.NET が IBM MQ より前にインストールされていない場合に追加するには、これがプライマリー・インストールであれば **setmqinst -i -n Installationname** を再実行します。

次の表は、ファンクションごとに必要な .NET のレベルを示しています。

IBM MQ 関数	必要な .NET のバージョン
IBM MQ classes for .NET。詳しくは、 IBM MQ classes for .NET のインストール を参照してください。	.NET 6
<p>WCF 用の IBM MQ カスタム・チャネル。詳しくは、IBM MQ での WCF アプリケーションの開発 を参照してください。</p> <p>サンプル・ソリューション・ファイルを作成するには、Microsoft.NET 4.7.2 以降の SDK、または Microsoft Visual Studio 2015 のいずれかが必要です。詳しくは、『IBM MQ 用の WCF カスタム・チャネルのソフトウェア要件』を参照してください。</p>	.NET framework 4.7.2 以降

IBM MQ を Windows システムにインストールする方法については、IBM MQ Server の Windows システムへのインストールおよび 218 ページの『[Windows への IBM MQ クライアントのインストール](#)』を参照してください。

非対話式インストール

非対話式インストールを選択する場合は、インストール先のシステムが IBM MQ イメージかファイルのコピーにアクセスできる必要があります。また、このシステムにアクセスできる必要もあります。

ユーザー・アカウント制御 (UAC) を有効にして実行している場合は、昇格されたコマンド・プロンプトから非対話式インストールを呼び出す必要があります。右クリックを使用し「**管理者として実行**」を選択してコマンド・プロンプトを開始することによって、コマンド・プロンプトを昇格します。昇格されていないコマンド・プロンプトからサイレント・インストールを行おうとすると、インストールは失敗し、インストール・ログにエラー AMQ4353 が書き込まれます。

以下の複数の方法で MSI を呼び出すことができます。

- コマンド行パラメーターを指定した `msiexec` コマンドを使用する。
- 応答ファイルを指定するパラメーターを指定した `msiexec` コマンドを使用する。応答ファイルには、対話式インストールの実行中に通常指定するパラメーターが含まれています。[192 ページの『msiexec を使用したサーバーのインストール』](#)を参照してください。
- コマンド行パラメーター、パラメーター・ファイル、またはその両方を指定した `MQParms` コマンドを使用する。パラメーター・ファイルには、応答ファイルよりも多くのパラメーターを組み込むことができます。[201 ページの『MQParms コマンドを使用したサーバーのインストール』](#)を参照してください。

特殊なドメイン ID

システムが Windows ドメインに属している場合、IBM MQ サービス用の特殊なドメイン ID が必要になる場合があります。詳しくは、[188 ページの『Windows に IBM MQ サーバーをインストールする際の考慮事項』](#)を参照してください。

IBM MQ インストール設定のクリア

IBM MQ を Windows にインストールする場合、IBM MQ のデータ・ディレクトリーのロケーションなどのさまざまな値がレジストリーに格納されます。

また、データ・ディレクトリーには、インストール時に読み取られる構成ファイルが保管されています。再インストールの際に問題が発生しないようにするため、最新の IBM MQ インストール済み環境がマシンから削除された後でも、これらの値やファイルは存続します。

これはユーザーを支援する目的で設計されました。また、以下が可能になります。

- 簡単にアンインストールと再インストールを実行できます。
- 以前に定義したキュー・マネージャーが処理中に失われないようにします。

ただし場合によっては、この機能が妨げとなる可能性があります。例えば、以下の場合が挙げられます。

- データ・ディレクトリーを移動する
- インストールする新規リリースのデフォルト・データ・ディレクトリーを選択する。詳細については、[432 ページの『Windows でのプログラムおよびデータのディレクトリーの場所』](#)を参照してください。
- 新規マシンにインストール場合のようにインストールする (例えば、テスト目的)。
- IBM MQ を完全に削除する。

このような場合に役立つように、IBM MQ では、**ResetMQ.cmd** という名前の Windows コマンド・ファイルをインストール・メディアのルート・ディレクトリーに用意しています。

コマンドを実行するには、次のように入力します。

```
ResetMQ.cmd [LOSEDATA] [NOPROMPT]
```



重要: パラメーター **LOSEDATA** と **NOPROMPT** は、オプションです。これらのパラメーターのいずれか、または両方を指定する場合、以下のアクションが実行されます。

LOSEDATA

既存のキュー・マネージャーが使用できなくなります。ただし、データはディスク上に残ります。

NOPROMPT

構成情報は、プロンプトなしで完全に削除されます。

最新の IBM MQ インストール済み環境を削除した後にのみ、このコマンドを実行できます。

重要: このスクリプトを使用する際は、注意が必要です。オプション・パラメーター **LOSEDATA** を指定しない場合でも、このコマンドによって、キュー・マネージャー構成が削除されてリカバリーできなくなる可能性があります。

関連概念

188 ページの『Windows に IBM MQ サーバーをインストールする際の考慮事項』

Windows 上に IBM MQ サーバーをインストールするときに考慮する必要があるセキュリティーに関する考慮事項がいくつかあります。さらに、オブジェクトの命名規則とロギングに関連する考慮事項もあります。

Windows Windows に IBM MQ サーバーをインストールする際の考慮事項

Windows 上に IBM MQ サーバーをインストールするときに考慮する必要があるセキュリティーに関する考慮事項がいくつかあります。さらに、オブジェクトの命名規則とロギングに関連する考慮事項もあります。

Windows システムに IBM MQ サーバーをインストールする際のセキュリティーに関する考慮事項

- Active Directory サーバーを実行している Windows ドメイン・ネットワーク上に IBM MQ をインストールする場合は、ドメイン管理者から特別なドメイン・アカウントを取得する必要がある可能性があります。さらに詳しい情報と、そのような特別アカウントをセットアップするためドメイン管理者が必要とする事項の詳細については、[208 ページの『Prepare IBM MQ Wizard を使用した IBM MQ の構成』](#)および [212 ページの『IBM MQ 用の Windows ドメイン・アカウントの作成とセットアップ』](#)を参照してください。
- IBM MQ サーバーを Windows システム上にインストールする場合は、ローカルの管理者権限が必要です。そのシステムのキュー・マネージャーを管理したり、IBM MQ 制御コマンドを実行したりするためには、ユーザー ID がローカルの mqm または Administrators グループに属している必要があります。ローカル・システムにローカル mqm グループがない場合は、IBM MQ のインストール時に自動的に作成されます。そのユーザー ID をローカル mqm グループに直接設定することができますが、ローカル mqm グループ内にグローバル・グループを包含して間接的に設定することもできます。詳しくは、[UNIX、Linux および Windows で IBM MQ を管理する権限](#)を参照してください。
- ユーザー・アカウント制御 (UAC) 機能がある Windows のバージョンでは、ユーザーが Administrators グループのメンバーである場合でも、ユーザーが特定のオペレーティング・システム機能に対して実行できる操作が制限されます。ユーザー ID が管理者グループには属しているが、mqm グループには属していない場合は、昇格されたコマンド・プロンプトを使用して、**crtmqm** などの IBM MQ 管理コマンドを発行する必要があります。そうしないと、エラー AMQ7077 が生成されます。昇格されたコマンド・プロンプトを開くには、スタート・メニュー項目を右クリックするか、またはコマンド・プロンプトのアイコンを右クリックして、「**管理者として実行**」を選択します。
- 一部のコマンドは mqm グループのメンバーでなくても実行できます ([UNIX、Linux および Windows で IBM MQ を管理する権限](#)を参照)。
- Windows の他のバージョンと同様、オブジェクト権限マネージャー (OAM) は、ユーザー・アカウント制御 (UAC) が有効になっている場合でも、Administrators 管理者グループのメンバーにすべての IBM MQ オブジェクトへのアクセス権限を付与します。
- リモート・システムでキュー・マネージャーを管理する予定の場合は、ユーザー ID がターゲット・システムで認可されている必要があります。Windows マシンにリモート側で接続されている時に、キュー・マネージャーについてのこれらの操作が必要な場合は、「**グローバル・オブジェクトの生成**」ユーザー・アクセスが必要です。管理者には、デフォルトで「**グローバル・オブジェクトの作成**」ユーザー・アクセスがあります。このため管理者は、ユーザー権限を変更することなく、リモート側から接続されてい

るキュー・マネージャーの作成および開始を行うことができます。詳しくは、[IBM MQ をリモートで使用する](#)ことをユーザーに許可するを参照してください。

- 高セキュア・テンプレートをを使用する場合は、IBM MQ をインストールする前に適用する必要があります。IBM MQ が既にインストールされているマシンに高セキュア・テンプレートを適用すると、IBM MQ のファイルとディレクトリーに対して設定されているすべてのアクセス権が削除されます ([Windows のセキュリティー・テンプレート・ファイルの適用](#)を参照)。

命名の考慮事項

Windows には IBM MQ が作成および使用するオブジェクトの命名に関していくつかの規則があります。命名に関するそのような考慮事項は、IBM MQ 8.0 以降に当てはまります。

- マシン名にスペースが含まれていないことを確認します。IBM MQ は、スペースが含まれているマシン名をサポートしていません。名前にスペースが含まれているマシンに IBM MQ をインストールした場合は、キュー・マネージャーを作成できなくなります。
- IBM MQ 権限のためのユーザー ID およびグループの名前は、64 文字以内にする必要があります (スペースは使用できません)。
- IBM MQ for Windows サーバーでは、@ 文字を含むユーザー ID (例えば abc@d) の下で IBM MQ MQI client が実行されている場合、そのクライアントの接続はサポートされません。同様に、クライアントのユーザー ID が、ローカル・グループと同じであってはなりません。
- IBM MQ Windows サービスの実行に使用するユーザー・アカウントは、デフォルトでは、インストール・プロセス時にセットアップされます。デフォルトのユーザー ID は MUSR_MQADMIN です。このアカウントは、IBM MQ で使用するために予約されています。詳しくは、[IBM MQ のユーザー・アカウントの構成および IBM MQ Windows サービスのローカルおよびドメイン・ユーザー・アカウント](#)を参照してください。
- IBM MQ クライアントがサーバー上でキュー・マネージャーに接続するとき、そのクライアントが実行に使用するユーザー名には、ドメイン名またはマシン名と同じものは使えません。ユーザー名がドメイン名またはマシン名と同一の場合、接続は戻りコード 2035 (MQRC_NOT_AUTHORIZED) の示す要因により、失敗します。

ロギング

インストールの際にロギングをセットアップし、インストール中に発生する問題のトラブルシューティングに役立てることができます。

Launchpad の使用時には、ロギングはデフォルトで有効になっています。完全なロギングを有効にすることもできます。詳しくは、[Windows インストーラーのログの記録を有効にする方法](#)を参照してください。

デジタル署名

IBM MQ プログラムとインストール・イメージは、正規の改変されていないものであることを確認するために Windows でデジタル署名されています。RSA アルゴリズムを使用した SHA-256 は、IBM MQ 製品に署名するために使用されます。

Windows Windows への IBM MQ サーバーのインストール

Windows では、IBM MQ は Microsoft インストーラー (MSI) を使用してインストールされます。インストール・ランチパッドを使用して MSI を起動することも、MSI を直接起動することもできます。

このタスクについて

IBM MQ サーバーを Windows システムにインストールするには、ランチパッドを使用して対話的にインストールするか、MSI テクノロジーを使用して直接インストールするかを選択できます。MSI は、対話式インストールと非対話式インストールの両方を提供しています。

インストール・オプションの詳細については、184 ページの『[Windows の場合のインストール方法](#)』を参照してください。

手順

- ランチパッドを使用して IBM MQ サーバーをインストールする場合は、[190 ページの『Launchpad を使用したサーバーのインストール』](#)を参照してください。
- MSI テクノロジーを使用して IBM MQ サーバーを直接インストールする場合は、[192 ページの『msiexec を使用したサーバーのインストール』](#)を参照してください。

関連概念

[216 ページの『サーバー・インストールの変更』](#)

IBM MQ サーバーのインストールを変更できます。ランチパッドを使用して対話式に実行することも、msiexec を使用して非対話式に実行することも可能です。

関連タスク

[208 ページの『IBM MQ のユーザー・アカウントの構成』](#)

IBM MQ サーバーのインストール後、キュー・マネージャーを開始する前に、IBM MQ サービスを構成する必要があります。

[247 ページの『Windows 上での IBM MQ のアンインストール』](#)

コントロール・パネル、コマンド行 (**msiexec**)、**MQParms**、またはインストール・メディアを使用して、Windows システム上の IBM MQ MQI clients およびサーバーをアンインストールできます。この場合は、オプションでキュー・マネージャーも削除できます。

Windows Launchpad を使用したサーバーのインストール

Launchpad を使用して IBM MQ サーバーを Windows システムにインストールできます。この手順は、初回または 2 回目以降のインストールに使用できます。

このタスクについて

Launchpad を使用して、IBM MQ のコンパクト・インストール、標準インストール、またはカスタム・インストールを行うことができます。Launchpad を複数回再使用することで、インストールを重ねて実行できます。次に使用可能なインストール名、インスタンス、および使用する場所が自動的に選択されます。すべてのインストール・タイプと、各オプションでインストールされるフィーチャーについては、[184 ページの『Windows の場合のインストール方法』](#)を参照してください。

ご使用のシステムから以前に IBM MQ をアンインストールしたことがある場合は ([247 ページの『Windows 上での IBM MQ のアンインストール』](#)を参照)、一部の構成情報が残っていて、デフォルト値が変更されている場合があります。

V 9.3.0 IBM MQ 9.3.0 以降、IBM MQ Advanced 機能 (MQ Telemetry Service、Advanced Message Security、または Managed File Transfer Service) をインストールすることを選択した場合、またはこれらの機能が既にインストールされているインストール済み環境からアップグレードする場合は、Windows 対話式インストーラーの新しい「**ライセンス資格の確認**」パネルが機能選択の後に表示されます。

V 9.3.0 このパネルは、これらの機能は IBM MQ Advanced の機能と見なされるため、IBM MQ Advanced のライセンスを持っている場合にのみインストールすべきである、という簡単な警告を表示するパネルです。この警告は、ユーザーが IBM MQ Advanced の機能を間違えてマシンにインストールするリスクを低減するためのものです。

注: 「**ライセンス資格の確認 (Confirm License Entitlement)**」パネルは実動サーバーのビルドに適用され、クライアント、ベータ・ビルド、試用ビルド、または開発者 (非保証) ビルドには適用されません。

手順

1. IBM MQ インストール・イメージにアクセスします。

ローケーションは、ネットワーク・ローケーションまたはローカル・ファイル・システム・ディレクトリーの場合があります。[ダウンロード可能なインストール・イメージの入手先](#)を参照してください。

2. IBM MQ インストール・イメージのベース・ディレクトリーで Setup.exe を見つけます。

- ネットワーク・ローケーションでは、その場所は `m:\instmqms\Setup.exe` のようになります。

- ローカル・ファイル・システム・ディレクトリーでは、この場所は `C:\instmq\Setup.exe` のようになります。
- インストール処理を開始します。

コマンド・プロンプトから `Setup.exe` を実行するか、Windows エクスプローラーで `Setup.exe` をダブルクリックします。

注：UAC が有効になっている Windows システムにインストールする場合は、Windows プロンプトを受け入れて、ランチパッドを昇格して実行できるようにします。インストール時に、「ファイルを開く - セキュリティ警告」ダイアログ・ボックスが表示され、発行元として International Business Machines Limited がリストされる場合もあります。「実行」をクリックすると、インストールを続行できます。

IBM MQ インストール・ウィンドウが表示されます。
 - 画面に表示される指示に従って操作します。ソフトウェア要件およびネットワーク構成を確認し、必要であれば変更します。
 - ランチパッドの「IBM MQ インストール」タブで、インストール言語を選択してから、「IBM MQ インストーラーの起動」をクリックして、IBM MQ インストール・ウィザードを開始します。
 - IBM MQ インストール・ウィザードを使用して、ソフトウェアをインストールします。

V9.3.0 いくつかの IBM MQ Advanced フィーチャーを選択すると、「ライセンス資格の確認 (Confirm License Entitlement)」パネルが表示されます。

- IBM MQ Advanced ライセンスがある場合、「はい (MQ Advanced ライセンスを持っています)(Yes (I have an MQ Advanced license))」を選択し、「次へ」を選択してインストールを続行します。
- IBM MQ Advanced ライセンスがなく、ライセンスを購入する予定がない場合は、「戻る」をクリックしてフィーチャーの選択を変更します。

ご使用のシステムによっては、インストール・プロセスに数分を要する場合があります。インストール・プロセスの最後に、IBM MQ セットアップ・ウィンドウに `Installation Wizard Completed Successfully` というメッセージが表示されます。

このメッセージが表示されたら、「完了」をクリックします。

タスクの結果

IBM MQ が正常にインストールされました。IBM MQ 準備ウィザードが自動的に開始し、「Prepare IBM MQ Wizard によるこそ」ページが表示されます。

次のタスク

Prepare IBM MQ Wizard を使用し、ご使用のネットワーク用のユーザー・アカウントで IBM MQ を構成します。任意のキュー・マネージャーを開始するには、その前にこのウィザードを実行して IBM MQ サービスを構成する必要があります。詳しくは、[208 ページの『Prepare IBM MQ Wizard を使用した IBM MQ の構成』](#)を参照してください。

- このインストールがシステム上のプライマリー・インストールとなるように選択した場合、プライマリー・インストールとして設定する必要があります。コマンド・プロンプトで以下のコマンドを入力します。

```
MQ_INSTALLATION_PATH\bin\setmqinst -i -p MQ_INSTALLATION_PATH
```

システムに設定できるプライマリー・インストールは 1 つだけです。システムに既にプライマリー・インストールが存在する場合、別のインストールをプライマリー・インストールに設定する前に、既にあるプライマリー・インストールを設定解除する必要があります。詳細については、[プライマリー・インストールの変更](#)を参照してください。

- このインストール済み環境で使用する環境変数をセットアップすることもできます。`setmqenv` または `crtmqenv` コマンドを使用すれば、特定の IBM MQ のインストール済み環境に関するさまざまな環境変数を設定できます。詳しくは、[setmqenv](#) および [crtmqenv](#) を参照してください。

- インストールの検査方法について詳しくは、[236 ページの『Windows での IBM MQ インストールの検査』](#)を参照してください。

関連概念

[216 ページの『サーバー・インストールの変更』](#)

IBM MQ サーバーのインストールを変更できます。ランチパッドを使用して対話式に実行することも、msiexec を使用して非対話式に実行することも可能です。

関連タスク

[192 ページの『msiexec を使用したサーバーのインストール』](#)

IBM MQ にある Windows は、MSI テクノロジーを使用してソフトウェアをインストールします。MSI は、対話式インストールと非対話式インストールの両方を提供しています。

[208 ページの『IBM MQ のユーザー・アカウントの構成』](#)

IBM MQ サーバーのインストール後、キュー・マネージャーを開始する前に、IBM MQ サービスを構成する必要があります。

[247 ページの『Windows 上での IBM MQ のアンインストール』](#)

コントロール・パネル、コマンド行 (**msiexec**)、**MQParms**、またはインストール・メディアを使用して、Windows システム上の IBM MQ MQI clients およびサーバーをアンインストールできます。この場合は、オプションでキュー・マネージャーも削除できます。

Windows **msiexec** を使用したサーバーのインストール

IBM MQ にある Windows は、MSI テクノロジーを使用してソフトウェアをインストールします。MSI は、対話式インストールと非対話式インストールの両方を提供しています。

始める前に

ユーザー・アカウント制御 (UAC) が使用可能になっている Windows システム上で IBM MQ を実行している場合は、システム特権を持つインストール済み環境を呼び出す必要があります。コマンド・プロンプトか IBM MQ Explorer を使用している場合は、右クリックを使用してプログラムを開始し、「管理者として実行」を選択することにより、特権を昇格します。昇格された特権を使用せずに **msiexec** を実行しようとすると、インストールは失敗し、インストール・ログにエラー AMQ4353 が書き込まれます。

このタスクについて

IBM MQ にある Windows は、MSI テクノロジーを使用してソフトウェアをインストールします。MSI は、対話式インストールと非対話式インストールの両方を提供しています。対話式インストールでは、パネルが表示され、質問に答える必要があります。

msiexec コマンドは、パラメーターを使用して、対話式インストールのパネルで指定できる情報のすべて、またはすべてを MSI に付与します。このことは、ユーザーが再使用可能な自動化または半自動化されたインストール構成を作成することができることを意味します。パラメーターを付与するには、コマンド行、変換ファイル、応答ファイル、またはこれら 3 つの組み合わせを使用します。

一部のパラメーターは、コマンド行でのみ指定でき、応答ファイルでは指定できません。これらのパラメーターについて詳しくは、[194 ページの『msiexec でのサーバー・インストールのコマンド行パラメーターの指定』](#)の [194 ページの表 23](#) を参照してください。

また、コマンド行または応答ファイルのいずれかで使用できるパラメーターが数多くあります。これらのパラメーターについて詳しくは、[197 ページの『サーバー・インストール用の応答ファイルの作成および使用』](#)の [197 ページの表 25](#) を参照してください。コマンド行と応答ファイルの両方にパラメーターが指定されていると、コマンド行の設定が優先されます。

手順

1. 複数のサイレント・インストールを実行する場合は、インストールするバージョンごとに、そのインストールで使用できる MSI インスタンス ID を確認する必要があります。

詳細については、[221 ページの『複数のクライアント・インストールを実行する場合の MSI インスタンス ID の選択』](#)を参照してください。

2. **msiexec** を使用してインストールするには、コマンド行に以下のフォーマットで **msiexec** コマンドを入力します。

```
msiexec parameters [USEINI="response-file"] [TRANSFORMS="transform_file"]
```

ここで、

parameters

/ 文字で生成されたコマンド行パラメーター、または property=value ペア。両方の形式のパラメーターを使用する場合は、必ずコマンド行パラメーターを先に指定します。詳しくは、[194 ページの『msiexec でのサーバー・インストールのコマンド行パラメーターの指定』](#)を参照してください。ここには、使用可能なすべてのコマンド行パラメーターをリストする Web サイトへのリンクが含まれます。

不在インストールでは、コマンド行に **/q** または **/qn** パラメーターを含める必要があります。このパラメーターがないと、インストールは対話式になります。

注: **/i** パラメーターと IBM MQ インストーラー・パッケージのファイル場所を含める必要があります。

response-file

は [Response] スタンザと必須のプロパティ値のペアを含むファイルの絶対パスとファイル名です。例えば C:\MyResponseFile.ini などです。IBM MQ と一緒に提供される応答ファイルの例には、Response.ini があります。このファイルには、デフォルトのインストール・パラメーターが入っています。詳しくは、[197 ページの『サーバー・インストール用の応答ファイルの作成および使用』](#)を参照してください。

transform_file

変換ファイルの絶対パスおよびファイル名。詳しくは、[196 ページの『msiexec によるサーバー・インストールでの変換の使用』](#) および [193 ページの『複数のサーバー・インストールを実行する場合の MSI インスタンス ID の選択』](#)を参照してください。

注: サイレント・インストールを正常に実行するには、コマンド・ラインまたは応答ファイルで AGREETOLICENSE="yes" プロパティを定義する必要があります。

タスクの結果

コマンドが入力されると、コマンド・プロンプトが即時に再表示されます。IBM MQ はバックグラウンド・プロセスとしてインストールされます。ログ生成のパラメーターを入力した場合、このファイルをチェックして、インストールの進行状況を確認します。インストールが正常に完了すると、ログ・ファイルに「Installation operation completed successfully」というメッセージが表示されます。

Windows 複数のサーバー・インストールを実行する場合の MSI インスタンス ID の選択

複数のサイレント・インストールを実行する場合は、インストールするバージョンごとに、そのインストールで使用できる MSI インスタンス ID を確認する必要があります。

このタスクについて

複数のサイレント・インストール (非対話式インストール) をサポートするには、使用するインスタンス ID が既に使用されているかどうかを確認した上で、適切なインスタンス ID を選択する必要があります。どのインストール・メディアについても (例えば、どのクライアントやどのサーバーについても)、インスタンス ID 1 が、個々のインストールに使用されるデフォルト ID になります。インスタンス ID 1 が既にインストールされている状態からインストールを追加する場合には、使用するインスタンスを指定する必要があります。インスタンス 1、2、および 3 が既にインストールされている場合は、インスタンス ID 4 など、次に使用可能なインスタンスが何であるかを調べる必要があります。同様に、インスタンス 2 が削除されている場合は、再利用できるギャップがあることを確認する必要があります。現在使用中のインスタンス ID は、[dspmqinst](#) コマンドで調べられます。

手順

1. インストールしようとしているメディア内にある MSI の空きインスタンス ID を調べるには、**dspmqinst** というコマンドを入力して、既にインストールされているバージョンの MSIMedia 値および MSIInstanceId 値を確認します。以下に例を示します。

```
InstName: Installation1
InstDesc:
Identifier: 1
InstPath: C:\Program Files\IBM\MQ
Version: 9.0.0.0
Primary: Yes
State: Available
MSIProdCode: {74F6B169-7CE6-4EFB-8A03-2AA7B2DBB57C}
MSIMedia: 9.0 Server
MSIInstanceId: 1
```

2. MSI インスタンス ID 1 が使用中であるときに MSI インスタンス ID 2 を使用する場合は、次のパラメーターを付けて **msiexec** コマンドを実行する必要があります。

```
MSINEWINSTANCE=1 TRANSFORMS=":instanceId7.mst;1033.mst"
```

次のタスク

複数の製品をインストールする場合は、非対話式インストール・コマンドの追加パラメーターとして **INSTALLATIONNAME** または **PGMFOLDER** を指定する必要があります。 **INSTALLATIONNAME** または **PGMFOLDER** を指定しておけば、**TRANSFORMS** パラメーターの指定に欠落や誤りがあった場合にも、間違っただインストール処理の実行を防止できます。

Windows

msiexec でのサーバー・インストールのコマンド行パラメーターの指定 / 文字が先頭に付いた標準の **msiexec** コマンド行パラメーター、またはプロパティ = 値のペア、またはその両方の組み合わせを指定できます

このタスクについて

msiexec コマンドでは、以下のタイプのパラメーターをコマンド行で指定することができます。

/ 文字が先頭に付いた標準コマンド行パラメーター

msiexec コマンド行パラメーターについては、[MSDN Command-Line Options Web ページ](#)を参照してください。

不在インストールでは、コマンド行に **/q** または **/qn** パラメーターを含める必要があります。このパラメーターがないと、インストールは対話式になります。

注 : **/i** パラメーターと IBM MQ インストーラー・パッケージのファイル場所を含める必要があります。

コマンド行で入力されたプロパティ = 値のペア・パラメーター

応答ファイルで使用できるすべてのパラメーターは、コマンド行でも使用できます。これらのパラメーターについては、[197 ページの『サーバー・インストール用の応答ファイルの作成および使用』の 197 ページの表 25](#) を参照してください。

次の表に示すように、追加のプロパティ = 値のペア・パラメーターもあります。これらは、コマンド行でのみ使用できます。

Property	値	意味
USEINI	<code>path &#xa5; file_name</code>	指定された応答ファイルを使用します。 197 ページの『サーバー・インストール用の応答ファイルの作成および使用』 を参照

表 23. コマンド行でのみ使用可能なパラメーター (<i>msiexec</i> プロパティ = 値のパラメーター) (続き)		
Property	値	意味
SAVEINI	<i>path</i> ¥ <i>file_name</i>	インストール中に応答ファイルを生成します。この応答ファイルには、ユーザーが対話式インストールで作成し、このインストールで選択したパラメーターが入ります。
ONLYINI	1 yes ""	1、yes、またはヌル以外の任意の値。ターゲット・システムをアップデートする前にインストールを終了します。ただし、指定されていれば、応答ファイルの生成後に終了します。 ""、インストールを続行し、ターゲット・システム (デフォルト) を更新します。
TRANSFORMS	:InstanceId x.mst <i>path</i> \ <i>file_name</i> :InstanceId x.mst; <i>path</i> \ <i>file_name</i>	:InstanceIdx.mst の値は、IBM MQ の 2 回目以降のインストールでのみ必要とされます。 <i>path</i> ¥ <i>file_name</i> には、その製品に適用する必要がある変換 (.mst) ファイルを指定します。例えば、"1033.mst" は提供された U.S. English の変換ファイルを指定します。
MSINewINSTAN CE	1	このプロパティは、IBM MQ の 2 回目以降のインストールでのみ必要とされます。

property=value ペア・パラメーターを使用する際は、以下の点に注意してください。

- プロパティ・ストリングは、大文字でなければなりません。
- フィーチャー名以外の値ストリングでは大文字小文字は区別されません。値ストリングは二重引用符で囲むことができます。値ストリングに空白が入っている場合は、その空白のある値ストリングを二重引用符で囲んでください。
- 複数の値を指定できるプロパティには、以下の形式を使用します。

```
ADDLOCAL="Server,Client"
```

- パスおよびファイル名を取得するプロパティ (例えば、**PGMFOLDER**) の場合、パスは、相対パスではなく絶対パスとして指定する必要があります。つまり、".\folder\file"ではなく、C:\folder\fileとして指定します。

msiexec コマンドで property=value ペアおよびコマンド行パラメーターを使用する場合、コマンド行パラメーターを先に入力してください。

コマンド行と応答ファイルの両方にパラメーターが指定されていると、コマンド行の設定が優先されます。

手順

- IBM MQ の単一インストールの場合は、以下の一般的な例に示すように、**msiexec** コマンドを指定します。
すべてのパラメーターは、1 つ以上のスペースで分離して、**msiexec** 呼び出しと同じ行に入力する必要があります。

```
msiexec
/i "path\MSI\IBM MQ.msi"
/l*v c:\install.log
/q
TRANSFORMS="1033.mst"
AGREETOLICENSE="yes"
ADDLOCAL="Server"
```

- IBM MQ の 2 つ目のコピーをインストールする場合は、以下の一般的な例に示すように、**msiexec** コマンドを指定します。
すべてのパラメーターは、1 つ以上のスペースで分離して、**msiexec** 呼び出しと同じ行に入力する必要があります。

```
msiexec
/i "path\MSI\IBM MQ.msi"
/l*v c:\install.log
/q
TRANSFORMS=":InstanceId2.mst;1033.mst"
AGREETOLICENSE="yes"
ADDLOCAL="Server"
MSINewInstance=1
```

ここで、`/l*v c:\install.log` はインストール・ログをファイル `c:\install.log` に書き込みます。

Windows **msiexec** によるサーバー・インストールでの変換の使用

MSI は変換を使用してインストール内容を変更することができます。IBM MQ のインストールでは、変換を使用して、異なる各国語をサポートすることができます。

このタスクについて

IBM MQ は、サーバー・イメージの `\MSI` フォルダーに変換ファイルとともに提供されます。これらのファイルは、IBM MQ Windows インストーラー・パッケージ `IBM MQ.msi` にも組み込まれています。

196 ページの表 24 は、**msiexec** コマンド行で使用するロケール ID、言語、および変換ファイル名を示しています。

言語	変換ファイル名	値
U.S. 英語	1033.mst	1033
ドイツ語	1031.mst	1031
フランス語	1036.mst	1036
スペイン語	1034.mst	1034
イタリア語	1040.mst	1040
ブラジル・ポルトガル語	1046.mst	1046
日本語	1041.mst	1041
韓国語	1042.mst	1042
中国語 (簡体字)	2052.mst	2052
中国語 (繁体字)	1028.mst	1028
チェコ語	1029.mst	1029
ロシア語	1049.mst	1049
ハンガリー語	1038.mst	1038
ポーランド語	1045.mst	1045

また、**MQParms** コマンドで **MQLANGUAGE** プロパティを使用することによって、必要な言語を指定することもできます。msiexec property=value パラメーターについて詳しくは、203 ページの『MQParms パラメーター・ファイル・サーバー・インストール』を参照してください。

手順

msiexec コマンド行で、以下の例に示すように、プロパティ = 値の組で **TRANSFORMS** プロパティを使用して必要な言語を指定することができます。

```
TRANSFORMS="1033.mst"
```

値を引用符で囲むかどうかは任意です。

変換ファイルの絶対パスとファイル名を指定することもできます。この場合も、値を引用符で囲むかどうかは任意です。以下に例を示します。

```
TRANSFORMS="D:\Msi\1033.mst"
```

同じバージョンの製品を複数インストールする場合には、次のようなコマンドを使用して変換をマージする必要があります。

```
TRANSFORMS=":InstanceId2.mst;D:\Msi\1033.mst"
```

Windows

サーバー・インストール用の応答ファイルの作成および使用

応答ファイルで定義される追加プロパティを指定するパラメーターを使用して、**msiexec** コマンドを使用することができます。サーバー・インストール用の応答ファイルを作成する方法は3つあります。

このタスクについて

応答ファイルは、Windows .ini ファイルのような形式の ASCII テキスト・ファイルです。このファイルには、スタンザ [Response] が含まれています。[Response] スタンザには、通常の場合に対話式インストールの一部として指定されるパラメーターの一部またはすべてが含まれます。パラメーターは、property=value の組の形式で指定されます。応答ファイル内のその他のスタンザはすべて **msiexec** に無視されます。

IBM MQ と一緒に提供される応答ファイルの例には、Response.ini があります。このファイルには、デフォルトのインストール・パラメーターが含まれます。

194 ページの『**msiexec** でのサーバー・インストールのコマンド行パラメーターの指定』で説明されている **msiexec** コマンド行パラメーターと応答ファイルを組み合わせることができます。

197 ページの表 25 に示すパラメーターは、応答ファイルで使用できます。これらのパラメーターは、コマンド行でも使用可能です。コマンド行と応答ファイルの両方にパラメーターが指定されていると、コマンド行の設定が優先されます。

Property	値	意味
PGMFOLDER ^{200 ページの『1』}	path	IBM MQ プログラム・ファイルのフォルダー。例えば、c:\mqm などです。
DATFOLDER	path	IBM MQ データ・ファイルのフォルダー。例えば、c:\mqm\data などです。 注：IBM MQ の複数インストールはすべて、同じ DATFOLDER を使用します。
LOGFOLDER	path	IBM MQ キュー・マネージャー・ログ・ファイルのフォルダー。例えば、c:\mqm\log などです。 注：IBM MQ の複数インストールはすべて、同じ LOGFOLDER を使用します。

表 25. 応答ファイルで使用可能なパラメーター (続き)

Property	値	意味
USERCHOICE	0 no	<p>コマンド行または応答ファイルで、フィーチャーをインストールするためのパラメーターを指定している場合は、ダイアログが表示されて、事前選択されているオプションを受け入れるか、または検討して変更するように促されます。</p> <p>0 または no です。ダイアログの表示を抑制します。</p> <p>他のすべての値。ダイアログが表示されます。</p> <p>サイレント・モードのインストールでは使用されません。</p>
AGREETOLICENSE 200 ページの『2』	yes	<p>ご使用条件を受け入れます。サイレント・インストールの前に、yes に設定します。</p> <p>サイレント・モードでないインストールの場合、このパラメーターは無視されます。</p>
KEEPQMDATA	keep delete	<p>サーバー・フィーチャーをアンインストールする場合、既存のキュー・マネージャーを削除するかどうかを指定します。</p> <p>delete は、既存のキュー・マネージャーをすべて除去します。</p> <p>keep または他のすべての値は、既存のキュー・マネージャーを保持します。</p> <p>注: このプロパティは、最後のサーバー・アンインストールのみで有効です。最後のサーバー・アンインストール以外では、このプロパティは無視されます。</p>
LAUNCHWIZ	0 1 yes no ""	<p>0 または no です。Prepare IBM MQ Wizard を IBM MQ のインストール後に起動しないでください。</p> <p>1 または yes。サーバー・フィーチャーをインストールする場合に Prepare IBM MQ Wizard を起動します。</p> <p>"". Prepare IBM MQ Wizard を起動してサーバーをインストールします (デフォルト)。</p> <p>このオプションで「Prepare IBM MQ Wizard」が起動される場合は、このファイルまたはコマンド行のいずれかに WIZPARMFILE を指定することができます。</p> <p>IBM MQ インストール済み環境を操作可能にするには、Prepare IBM MQ Wizard を実行する必要があります。ここで準備ウィザードを起動しない設定にした場合は、IBM MQ を使用する前に準備ウィザードを実行する必要があります。</p>

表 25. 応答ファイルで使用可能なパラメーター (続き)

Property	値	意味
WIZPARMFILE	<i>path</i> ¥ <i>file_name</i>	これを指定すると、 Prepare IBM MQ Wizard の起動時にパラメーターが含まれるファイルが、ウィザードに渡されます。これらは [Services] 内にあります。
ADDLOCAL	<i>feature, feature, All</i> ""	<p>ローカル側でインストールするフィーチャーをコンマで区切ったリスト。有効なフィーチャー名のリストについては、167 ページの『Windows システムの IBM MQ フィーチャー』を参照してください。</p> <p>All はすべてのフィーチャーをインストールします。</p> <p>"" は、標準フィーチャーをインストールします。フィーチャーが不要の場合、REMOVE="<i>feature</i>" を使用します。</p> <p>注：これが新規インストールの場合、ADDLOCAL プロパティーで指定されているフィーチャー・リストに関係なく、標準的なフィーチャー 200 ページの『3』 がデフォルトでインストールされます。フィーチャーが不要の場合は、REMOVE="<i>feature</i>" を使用してそのフィーチャーを指定します。</p>
REMOVE	<i>feature, feature, All</i> ""	<p>除去するフィーチャーをコンマで区切ったリスト。有効なフィーチャー名のリストについては、167 ページの『Windows システムの IBM MQ フィーチャー』を参照してください。 200 ページの『4』</p> <p>All はすべてのフィーチャーをアンインストールします。</p> <p>"" は、どのフィーチャーもアンインストールしません (デフォルト)。</p>
STARTSERVICE	0 no ""	<p>0 または no です。インストールの終了時に IBM MQ サービスを開始しないでください。</p> <p>"" (デフォルト)。インストールの開始時点で IBM MQ サービスが稼働していたか、これが新規インストールである場合は、インストールの終了時点でこのサービスを開始します。</p> <p>他のすべての値。インストールの終了時点でサービスを開始します。</p> <p>サーバー・フィーチャーをインストールしない場合は、無視されます。</p> <p>IBM MQ サービスを開始しない場合、IBM MQ は操作不可能で、キュー・マネージャーは開始されません。サービスを正しく構成するには、Prepare IBM MQ Wizard を実行する必要があります。</p> <p>このパラメーターは、LAUNCHWIZ が no に設定されている場合のみ有効です。</p>

表 25. 応答ファイルで使用可能なパラメーター (続き)

Property	値	意味
STARTTASKBAR	0 no ""	<p>0 または no です。インストールの終了時に IBM MQ タスクバー・アプリケーションを開始しないでください。</p> <p>"" (デフォルト)。インストールの開始時点で IBM MQ タスクバー・アプリケーションが実行していたか、これが新規インストールである場合は、インストールの終了時点でこのタスクバー・アプリケーションを開始します。</p> <p>他のすべての値。インストールの終了時点でタスクバー・アプリケーションを開始します。</p> <p>サーバー・フィーチャーをインストールしない場合は、無視されます。</p> <p>このパラメーターは、LAUNCHWIZ が no に設定されている場合のみ有効です。</p>
INSTALLATIONDESC	「インストールの説明」	コマンド行からインストールの説明を設定します。資料に記載されているインストール説明の長さ制限に従います。
INSTALLATIONNAME ²⁰⁰ ページの『1』	installationName	コマンド行からインストール名を設定します。資料に記載されているインストール名の文字および長さ制限に従います。
MAKEPRIMARY	0 1 ""	可能な場合、そのインストールをプライマリーにするか、あるいはプライマリー・フラグを外します。1 = プライマリーにする、0 = 非プライマリーにする、- デフォルトのアルゴリズムを使用する

注:

- 複数の製品をインストールする場合は、非対話式インストール・コマンドの追加パラメーターとして **INSTALLATIONNAME** または **PGMFOLDER** を指定する必要があります。 **INSTALLATIONNAME** または **PGMFOLDER** を指定しておけば、**TRANSFORMS** パラメーターの指定に欠落や誤りがあった場合にも、間違ったインストール処理の実行を防止できます。
- サイレント・インストールを正常に実行するには、コマンド・ラインまたは応答ファイルで **AGREETOLICENSE="yes"** プロパティを定義する必要があります。
- 新規のインストールでは、**ADDLOCAL** プロパティで指定されたフィーチャー・リストに関係なくデフォルトでインストールされる標準的なフィーチャーには、以下のフィーチャーが含まれます。不要なフィーチャーがあれば、**REMOVE** リストに追加してください。
 - サーバー
 - MQ エクスプローラー
 - 拡張メッセージング API (IBM MQ 9.1.0 より前は Java、.NET メッセージング、および Web サービス)
 - Web 管理
 - 開発ツールキット
 - Java ランタイム環境
- 削除するフィーチャーを **REMOVE** パラメーターで指定する場合:

- Web 管理 (Web) フィーチャーがインストールされている状態でサーバー・フィーチャーのサイレント・アンインストールを実行する場合は、REMOVE="Web,Server" を指定して、Web フィーチャーのサイレント・アンインストールも同時に実行する必要があります。
- Java ランタイム環境 (JRE) フィーチャーをサイレント・アンインストールする場合、および Web 管理 (Web) フィーチャーがインストールされている場合は、REMOVE="Web,JRE" を指定して Web フィーチャーもサイレント・アンインストールする必要があります。

手順

1. 以下のいずれかの方法で、インストール用の応答ファイルを作成します。
 - ASCII ファイル・エディターを使用して、IBM MQ Windows サーバーのインストール・イメージで提供されるファイル Response.ini をコピーして編集します。
 - ASCII ファイル・エディターを使用して独自の応答ファイルを作成する。
 - **msiexec** コマンドを **SAVEINI** (さらにオプションで **ONLYINI**) コマンド行パラメーター付きで使用して、以下の例と同じインストール・オプションが含まれる応答ファイルを生成する。

```
msiexec /i "path\IBM MQ.msi" /q SAVEINI="response_file"
TRANSFORMS="1033.mst" AGREETOLICENSE="yes"
```

2. 応答ファイルを指定して **msiexec** コマンドを実行するには、以下の例に示すように、応答ファイルの絶対パスとファイル名を **USEINI** パラメーターと一緒に指定します。


```
msiexec /i "path\MSI\IBM
MQ.msi" /!v c:\install.log TRANSFORMS= "1033.mst" USEINI= "C:\MQ\Responsefile"
```

応答ファイル内のテキストはすべて英語であり、コメントは ; 文字で始まります。

例

以下の例は、標準的な応答ファイルを示しています。

```
[Response]
PGMFOLDER="c:\mqm"
DATFOLDER="c:\mqm\data"
LOGFOLDER="c:\mqm\log"
AGREETOLICENSE="yes"
LAUNCHWIZ=""
WIZPARMFILE="d:\MQParms.ini"
ADDLOCAL="Server,Client"
REMOVE="Toolkit"
```

 **MQParms** コマンドを使用したサーバーのインストール

MQParms コマンドを使用して、IBM MQ サーバーのインストールまたはアンインストールを呼び出すことができます。

始める前に

MQParms コマンドは、コマンド行で指定されたパラメーター、またはパラメーター・ファイル内で指定されたパラメーターを使用できます。パラメーター・ファイルは ASCII テキスト・ファイルです。その中にはインストールで設定するパラメーター値が入っています。**MQParms** コマンドは、指定されたパラメーターをとり、それに対応する **msiexec** コマンド行を生成します。

これは、**msiexec** コマンドで使用するすべてのパラメーターを、1つのファイルに保存できることを意味します。

ユーザー・アカウント制御 (UAC) が使用可能になっている Windows システム上で IBM MQ を実行している場合は、システム特権を持つインストール済み環境を呼び出す必要があります。コマンド・プロンプトか IBM MQ Explorer を使用している場合は、右クリックを使用してプログラムを開始し、「管理者として実行」

を選択することにより、特権を昇格します。昇格された特権を使用せずに MQParms プログラムを実行しようとすると、インストールは失敗し、インストール・ログにエラー AMQ4353 が書き込まれます。

サイレント操作の場合、コマンド行上かパラメーター・ファイル内の [MSI] スタンザ内に /q または /qn パラメーターを付け加えなければなりません。また、AGREETOLICENSE パラメーターも「yes」に設定する必要があります。

MQParms コマンドで使用するパラメーター・ファイルには、**msiexec** コマンドで直接使用する応答ファイルに指定するパラメーターよりも多くのパラメーターを指定できます。また、IBM MQ のインストールで使用するパラメーター以外に、[Prepare IBM MQ Wizard](#) で使用できるパラメーターも指定することができます。

IBM MQ のインストール直後に Prepare IBM MQ Wizard を完了しない場合、または何らかの理由で IBM MQ のインストールを完了してから Prepare IBM MQ Wizard を完了するまでの間にマシンがリブートされる場合は、後でウィザードが管理者特権で実行されることを確認してください。そうしないと、インストールが不完全になり、失敗する可能性があります。「**ファイルを開く - セキュリティ警告**」ダイアログ・ボックスが表示され、発行元として International Business Machines Limited がリストされる場合もあります。ウィザードを続行するには、「**実行**」をクリックします。

ファイル MQParms.ini の例として、IBM MQ が提供されています。このファイルには、デフォルトのインストール・パラメーターが入っています。

インストール用のパラメーター・ファイルを作成するには、以下の 2 つの方法があります。

- ASCII ファイル・エディターを使用して、製品で提供されているファイル MQParms.ini をコピーして編集します。
- ASCII ファイル・エディターを使用して独自のパラメーター・ファイルを作成する。

このタスクについて

MQParms コマンドを使用してインストールを呼び出すには、次のようにします。

手順

1. コマンド行で、IBM MQ サーバーのインストール・イメージのルート・フォルダー (つまり、ファイル MQParms.exe の場所) に変更します。
2. 以下のコマンドを入力します。

```
MQParms parameter_file parameters ]
```

ここで、

parameter_file

該当するパラメーター値が入っているファイル。このファイルが、MQParms.exe と同じフォルダー内にはない場合、絶対パスとファイル名を指定します。パラメーター・ファイルを指定しない場合、デフォルトは MQParms.ini です。サイレント・インストールの場合、MQParms_silent.ini パラメーター・ファイルを使用することができます。詳細については、[203 ページの『MQParms パラメーター・ファイル - サーバー・インストール』](#)を参照してください。

parameters

1 つ以上のコマンド行パラメーター。これらのリストについては、[MSDN Command-Line Options Web ページ](#)を参照してください。

例

MQParms コマンドの標準的な例は、次のとおりです。

```
MQParms "c:\MyParamsFile.ini" /!xv c:\install.log
```

IBM MQ の 2 番目のコピーをインストールする場合の **MQParms** コマンドの標準的な例を以下に示します。

```
MQParms "c:\MyParamsFile.ini" /l*v c:\install.log TRANSFORMS=":InstanceId2.mst;1033.mst"  
MSINEWINSTANCE=1
```

あるいは、パラメーター・ファイルの MSI スタンザに TRANSFORMS および MSINEWINSTANCE を指定できます。

コマンド行とパラメーター・ファイルの両方にパラメーターを指定すると、コマンド行の設定が優先されます。

パラメーター・ファイルを指定する場合、**MQParms** コマンドを実行する前に暗号化ユーティリティーを実行したほうがよい場合があります (206 ページの『パラメーター・ファイルの暗号化』を参照)。

/i、/x、/a、または /j を指定しなかった場合の **MQParms** のデフォルトは、IBM MQ Windows Installer パッケージである IBM MQ.msi を使用した標準インストールです。つまり、以下のコマンド行部分が生成されます。

```
/i " current_folder \MSI\IBM MQ.msi"
```

WIZPARMFILE パラメーターを指定しない場合、**MQParms** では現在のパラメーター・ファイルがデフォルトになります。つまり、以下のコマンド部分が生成されます。

```
WIZPARMFILE=" current_folder \ current_parameter_file "
```

Windows MQParms パラメーター・ファイル - サーバー・インストール

パラメーター・ファイルは、**MQParms** コマンドで使用できるパラメーターを収めたセクション (スタンザ) が入った ASCII テキスト・ファイルです。通常、これは MQParms.ini のような初期設定ファイルです。

MQParms コマンドは、次のようなファイル内のスタンザからパラメーターをとります。

[MSI]

MQParms コマンドの実行方法に関連した一般プロパティ、および IBM MQ のインストールに関連した一般プロパティが含まれています。

このスタンザ内に設定できるプロパティは、[192 ページの『msiexec を使用したサーバーのインストール』](#)、および [204 ページの表 26](#) に一覧で示されます。

[Services]

IBM MQ アカウント構成に関連したプロパティのうち、特に IBM MQ サービスに必要なユーザー・アカウントに関連したものが含まれています。IBM MQ のインストール先が、ドメイン・コントローラーを Windows 2003 以降サーバーに置いているネットワークである場合、特別ドメイン・アカウントの詳細が必要になる場合があります。詳しくは、[208 ページの『Prepare IBM MQ Wizard を使用した IBM MQ の構成』](#) および [212 ページの『IBM MQ 用の Windows ドメイン・アカウントの作成とセットアップ』](#) を参照してください。

このスタンザ内に設定できるプロパティは、[205 ページの表 28](#) に一覧で示されます。

MQParms では、このファイル内の他のスタンザはすべて無視されます。

スタンザのパラメーターは property=value の形式になります。ここで、property は常に大文字として解釈されますが、value は大文字小文字が区別されます。値ストリングに空白が入っている場合、二重引用符で囲まなければなりません。それ以外の値もほとんど二重引用符で囲むことができます。一部のプロパティは、以下のように複数の値を指定できます。

```
ADDLOCAL="Server,Client"
```

プロパティをクリアするには、以下のように値を空ストリングに設定します。

```
REINSTALL=""
```

以下の表は、設定できるプロパティを示しています。デフォルトは太字で示しています。

[MSI] スタンザの場合、標準的な MSI コマンド行オプションとプロパティを入力できます。以下に例を示します。

```
- /q  
- ADDLOCAL="server"  
- REBOOT=Suppress
```

IBM MQ のインストールに使用されるプロパティについては、[204 ページの表 26](#)、[204 ページの表 27](#)、および [205 ページの表 28](#) を参照してください。

[204 ページの表 26](#) は、MQParms コマンドの実行方法に影響するスタンザの追加プロパティを示していますが、インストールには影響しません。

Property	値	説明
MQPLOG	<i>path file_name</i>	MQParms は指定された名前と場所でテキスト・ログ・ファイルを生成します。
MQPLANGUAGE	system user <i>transform_value</i> existing	インストール言語です。 system . デフォルトのシステム・ロケールの言語を使用してインストールします (デフォルト)。 ユーザー。ユーザーのデフォルト・ロケールの言語を使用してインストールします。 <i>transform_value</i> . この値で指定された言語を使用してインストールします。 204 ページの表 27 を参照してください。 existing . IBM MQ が既にシステム上に存在する場合、デフォルトでは同じ言語が使用され、そうでない場合は system が使用されます。
MQPSMS	0 no	0 または no です。 MQParms は、 msiexec コマンドが終了するのを待機しません (デフォルト)。 他のすべての値。 MQParms は msiexec コマンドが終了するまで待ちます。
MQPINUSE	0 1	MQPINUSE が 1 に設定された場合、 MQParms は IBM MQ ファイルが使用中の場合でも、インストールを続行します。このオプションが使用された場合、インストールを完了するにはリブートが必要です。

言語	有効値		
U.S. 英語	英語	en_us	1033
ドイツ語	ドイツ語	de_de	1031

表 27. MQPLANGUAGE プロパティの有効値 (続き)

言語	有効値		
フランス語	フランス語	fr_fr	1036
スペイン語	スペイン語	es_es	1034
イタリア語	イタリア語	it_it	1040
ブラジル・ポルトガル語	ブラジル・ポルトガル語	pt_br	1046
日本語	日本語	ja_jp	1041
韓国語	韓国語	ko_kr	1042
中国語 (簡体字)	中国語 (簡体字)	zh_cn	2052
中国語 (繁体字)	中国語 (繁体字)	zh_tw	1028
チェコ語	チェコ語	cs_cz	1029
ロシア語	ロシア語	ru_ru	1049
ハンガリー語	ハンガリー語	hu_hu	1038
ポーランド語	ポーランド語	pl_pl	1045

[Services] スタンザの場合、property= value の形式でパラメーターを入力することができます。このスタンザでは値を暗号化したほうがよい場合があります。206 ページの『パラメーター・ファイルの暗号化』を参照してください。

表 28. Services スタンザ内で使用されるプロパティ

Property	値	説明
USERTYPE	local domain onlydomain	<p>使用するユーザー・アカウントのタイプ。</p> <p>ローカル ローカル・ユーザー・アカウントを作成します。</p> <p>domain ローカル・ユーザー・アカウントを作成します。必要なセキュリティ権限がない場合、DOMAINNAME、USERNAME、および PASSWORD で指定されたドメイン・ユーザー・アカウントを使用します。</p> <p>onlydomain ローカル・ユーザー・アカウントを作成せずに、即時に DOMAINNAME、USERNAME、および PASSWORD で指定されたドメイン・ユーザー・アカウントを使用します。これら3つのプロパティのいずれかが欠落していると、ローカルの USERTYPE が想定されます。</p> <p>USERTYPE が onlydomain に設定されている場合、プロパティ DOMAINNAME、USERNAME、および PASSWORD が必要です。</p>
DOMAINNAME	domain_name ¹	<p>ドメイン・ユーザー・アカウントのドメイン。</p> <p>USERTYPE を domain または onlydomain に設定する場合は必須。</p>

表 28. Services スタンザ内で使用されるプロパティ (続き)

Property	値	説明
USERNAME	<i>user_name</i> ¹	ドメイン・ユーザー・アカウントのユーザー名。 USERTYPE を domain または onlydomain に設定する場合は必須。
PASSWORD	<i>password</i> ¹	ドメイン・ユーザー・アカウントのパスワード。 USERTYPE を domain または onlydomain に設定する場合は必須。

1. この値は二重引用符で囲まないでください。

パラメーター・ファイルの典型例は、次のとおりです。

```
[MSI]
MQPLANGUAGE=1033
MQPLOG=%temp%\MQParms.log
MQPSMS=no
ADDLOCAL=Server
/m miffile
REMOVE=""
/l*v c:\install.log

[Services]
USERTYPE=domain
DOMAINNAME=mqm*df349edfcab12
USERNAME=mqm*a087ed4b9e9c
PASSWORD=mqm*d7eba3463bd0a3
```

Windows パラメーター・ファイルの暗号化

パラメーター・ファイルの [Services] スタンザにある DOMAINNAME、USERNAME、PASSWORD の値がまだ暗号化されていない場合は、setmqipw ユーティリティを実行して暗号化できます。

このタスクについて

パラメーター・ファイルの [Services] スタンザにある DOMAINNAME、USERNAME、および PASSWORD の値がまだ暗号化されていない場合は、setmqipw ユーティリティを使用して暗号化してください。(このユーティリティを以前に実行したことがあれば、これらの値は暗号化されています。) また、setmqipw は、パラメーター・ファイルの [SSLMigration] スタンザの QMGRPASSWORD および CLIENTPASSWORD の値も暗号化します。

この暗号化は、IBM MQ (208 ページの『Prepare IBM MQ Wizard を使用した IBM MQ の構成』 および 212 ページの『IBM MQ 用の Windows ドメイン・アカウントの作成とセットアップ』を参照) を構成するために特別なドメイン・アカウントが必要な場合、または鍵データベース・パスワードの秘密を保持する必要がある場合は、その詳細をセキュアに保つことを意味します。暗号化をしなければ、ドメイン・アカウントのパスワードも含めたこの値は、平文でネットワーク内を通行します。このユーティリティを使用する必要はありませんが、ネットワーク内のセキュリティが課題になっている場合に役に立ちます。

このスクリプトを実行するには、次のようにします。

手順

1. コマンド行で、パラメーター・ファイルの入っているフォルダーに変更します。
2. 以下のコマンドを入力します。

```
CD_drive:\setmqipw
```

注: このコマンドは別のフォルダーから実行することもでき、その場合は次のコマンドを入力します。ここで、*parameter_file* は、パラメーター・ファイルの絶対パスとファイル名です。

```
CD_drive:\setmqipw parameter_file
```

タスクの結果

結果として生成されるパラメーター・ファイルを見ると、暗号化された値は *mqm** というストリングで始まっています。他のどの値にもこの接頭部を使用しないでください。この接頭部で始まるパスワードも名前もサポートされないからです。

このユーティリティーは、現行ディレクトリー内にログ・ファイル *setmqipw.log* を作成します。このファイルには、暗号化プロセスに関連したメッセージが入っています。暗号化が正常に完了すると、次のようなメッセージが表示されます。

```
Encryption complete  
Configuration file closed  
Processing complete
```

次のタスク

パラメーター・ファイルを暗号化した後、このファイルを通常の方法で使用するには、*MQParms* コマンドを使用します (201 ページの『[MQParms コマンドを使用したサーバーのインストール](#)』を参照)。

Windows インストール後の問題の検査

問題のありそうなインストールを検査したり、不在 (サイレント) インストール後にインストール・メッセージを確認したりする場合などに、いくつかのオプション・タスクを実行できます。

このタスクについて

以下のファイルにメッセージがないかどうかを検査するには、これらのステップをガイドとして使用します。

手順

1. MSI *nnnnn.LOG* を確認します。このファイルは、ユーザーの *Temp* フォルダーにあります。これは、インストール時に書き込まれた英字メッセージが入っているアプリケーション・ログです。このログには、インストールが正常に実行されて完了したかどうかを示すメッセージが入っています。

このファイルが作成されるのは、デフォルト・ロギングをセットアップしていた場合です。

2. ランチパッドを使用して IBM MQ をインストールした場合は、ユーザーの *Temp* フォルダーで *MQv9_Install_YYYY-MM-DDTHH-MM-SS.log* を確認してください。ここで、

YYYY

この値は、IBM MQ をインストールした年です

MM

この値は、IBM MQ をインストールした月で、9月にインストールした場合、09になります

DD

この値は、IBM MQ をインストールした日です

HH-MM-SS

この値は、IBM MQ をインストールした時刻です

コマンド・プロンプトで以下のコマンドを入力すれば、ユーザーの *Temp* ディレクトリーに移動することができます。

```
cd %TEMP%
```

3. amqmjpse.txt を確認します。このファイルは、IBM MQ データ・ファイル・フォルダーにあります (デフォルトは C:¥ProgramData¥IBM¥MQ)。これは、インストール時に Prepare IBM MQ Wizard に よって書き込まれた英字メッセージが入っているアプリケーション・ログです。

次のタスク

236 ページの『Windows での IBM MQ インストールの検査』に記載されているようにインストールを検査します。

Windows IBM MQ のユーザー・アカウントの構成

IBM MQ サーバーのインストール後、キュー・マネージャーを開始する前に、IBM MQ サービスを構成する必要があります。

このタスクについて

グラフィカル・ユーザー・インターフェースを使用して IBM MQ をインストールするときは、いくつかの画面のガイドに従って関連するオプションや設定を適用することができます。ランチパッドを使用してソフトウェア要件を確認し、ネットワーク情報を指定し、IBM MQ インストール・ウィザードを開始して、このウィザードを使用してソフトウェアをインストールします。

IBM MQ のインストールが完了したら、キュー・マネージャーを開始する前に Prepare IBM MQ Wizard を使用して IBM MQ を構成することができます。

Microsoft Cluster Service (MSCS) で使用するよう IBM MQ をセットアップする場合は、[Microsoft Cluster Service \(MSCS\) のサポート](#)を参照してください。

Windows Prepare IBM MQ Wizard を使用した IBM MQ の構成

Prepare IBM MQ Wizard は、ご使用のネットワーク用のユーザー・アカウントで IBM MQ を構成するのに役立ちます。任意のキュー・マネージャーを開始するには、その前にこのウィザードを実行して IBM MQ サービスを構成する必要があります。

始める前に

IBM MQ は実行中に、許可ユーザーのみがキュー・マネージャーまたはキューにアクセスできることを検査する必要があります。ユーザーがそのようなアクセスを試みると、IBM MQ は自分自身のローカル・アカウントを使用してユーザーに関する情報を照会します。

ネットワーク化されたほとんどの Windows システムは Windows ドメインのメンバーです。そこでは多数のドメイン・コントローラー上で稼働するディレクトリー・サービス Active Directory によってユーザー・アカウント、他のセキュリティー・プリンシパル、およびセキュリティー・グループが保守され、管理されます。IBM MQ は、キュー・マネージャーまたはキューにアクセスできるのが許可ユーザーだけであるかどうかを検査します。

このようなネットワークにおいて、IBM MQ キュー・マネージャー・プロセスは IBM MQ リソースの使用を試みるユーザーのセキュリティー・グループ・メンバーシップを検出するために Active Directory 情報にアクセスします。IBM MQ サービスの実行に使われるアカウントは、ディレクトリーからのそのような情報を検索する権限を持つ必要があります。ほとんどの Windows ドメインにおいて、個々の Windows サーバーで定義されるローカル・アカウントはディレクトリー情報にアクセスできないため、適切な権限を持つドメイン・アカウントの下で IBM MQ サービスが実行される必要があります。

Windows サーバーが Windows ドメインのメンバーでない場合、またはドメインのセキュリティー・レベルまたは機能レベルが低下している場合、IBM MQ サービスは、インストール中に作成されたローカル・アカウントの下で実行できます。

IBM MQ のインストールに特別ドメイン・アカウントが必要な場合、Prepare IBM MQ Wizard でそのアカウントの詳細情報 (ドメイン、ユーザー名、およびパスワード) を入力するよう求められるため、このタスクを開始する前にこれらの情報を用意しておいてください。まだアカウントがない場合は、ドメイン管理者

にアカウントのセットアップと必要な詳細情報の提供を依頼してください。ドメイン・アカウントの構成について詳しくは、212 ページの『IBM MQ 用の Windows ドメイン・アカウントの作成とセットアップ』を参照してください。

重要: ドメイン・アカウントが必要な場合、特別アカウントを使用せずに (または詳細を入力せずに) IBM MQ をインストールすると、該当する特定のユーザー・アカウントに応じて IBM MQ の一部または全部が機能しなくなります。また、他のシステム上のドメイン・アカウント下で実行しているキュー・マネージャーとの IBM MQ 接続は失敗する可能性もあります。Prepare IBM MQ Wizard を実行し、使用するアカウントの詳細情報を指定することで、アカウントを変更できます。

Active Directory サポートを利用するのに必要なユーザー権限については、[IBM MQ Windows サービスのローカルおよびドメイン・ユーザーアカウント](#)を参照してください。

Kerberos 認証サポートを利用するために必要なユーザー権限については、[セキュリティ](#)を参照してください。

このタスクについて

IBM MQ のインストールが完了すると、「Prepare IBM MQ Wizard」ウィンドウが表示されます。また、「スタート」メニューからいつでもウィザードを実行することができます。

Prepare IBM MQ Wizard (AMQMJPSE.EXE) は、以下のパラメーターと共に使用できます。

パラメーター名	パラメーターの説明	パラメーターの使用方法	パラメーターが指定されていない場合のデフォルト・アクション
-l ファイル	ログ・ファイルの作成	Prepare IBM MQ Wizard は、プログラム・アクションや結果をログ・ファイルに追加します。 このパラメーターは、そのログに使用するファイル名を指定します。パスが指定されていない場合、IBM MQ Data ディレクトリーが想定されます。ファイル名が指定されていない場合は、amqmjpse.txt が想定されます。	IBM MQ データ・ディレクトリーのログ・ファイル amqmjpse.txt に追加します。
-r	MQSeriesService ユーザー・アカウントのリセット	Prepare IBM MQ Wizard が初めて実行するときに、特定の設定と許可を持つローカル・ユーザー・アカウント MUSR_MQADMIN が作成されます。MQSeriesService コンポーネントは、このアカウントの下で実行されるように構成されます。このウィザードは、LAN 構成に応じて、そのアカウントの代わりにドメイン・ユーザー・アカウントの下で実行されるように MQSeriesService コンポーネントを再構成することがあります。 このパラメーターが指定されると、すべてのデフォルトの設定と許可を持つローカル・ユーザー・アカウント MUSR_MQADMIN が再作成されます。MQSeriesService コンポーネントは、このアカウントの下で実行されるように構成されます。	ユーザー・アカウントはリセットされません。
-s	サイレント・インストール・モード	サイレントで処理されます。何も表示されず、ユーザー入力も行われません。	サイレント・モードではありません。

表 29. Prepare IBM MQ Wizard に使用できる開始パラメーター (続き)			
パラメーター名	パラメーターの説明	パラメーターの使用方法	パラメーターが指定されていない場合のデフォルト・アクション
-p ファイル	ファイルからのユーザー・パラメーター	パラメーター・ファイルにあるパラメーターをロードして使用します。パスが指定されていない場合、IBM MQ Data ディレクトリーが想定されます。ファイル名が指定されていない場合、AMQMJPSE.INI が想定されます。 以下のスタンザがロードされます。 [Services] [SSLMigration]	サイレント・モードのとき、パラメーター・ファイル AMQMJPSE.INI は IBM MQ Data ディレクトリーからロードされます。 サイレント・モードではないとき、パラメーター・ファイルは使用されません。
-m ファイル	Microsoft System Management Server (SMS) 状況 .MIF ファイルを生成します。	Prepare IBM MQ Wizard が閉じるとき、指定された名前の状況 .MIF ファイルを生成します。パスが指定されていない場合、Data ディレクトリーが想定されます。ファイル名が指定されていない場合、AMQMJPSE.MIF が想定されます。 ファイル ISMIF32.DLL (SMS の一部としてインストールされた) はパスに含まれている必要があります。 ファイルの「InstallStatus」フィールドには、「Success」または「Failed」のいずれかが含まれます。	.MIF ファイルは作成されません。

Windows システムでは、ご使用のワークステーションが Windows ドメインのメンバーである場合は、Windows 管理者アカウントまたはドメイン管理者アカウントでこの作業を行う必要があります。

ユーザー・アカウント制御 (UAC) が有効になっている Windows システムでは、IBM MQ のインストール後に Prepare IBM MQ Wizard を直接実行しない場合、または何らかの理由で IBM MQ のインストールを完了してから Prepare IBM MQ Wizard を完了するまでの間にマシンがリブートされる場合、ウィザードを昇格して実行できるようにするには、Windows プロンプトを受け入れる必要があります。

手順

1. IBM MQ のインストールが完了すると、「Prepare IBM MQ Wizard」ウィンドウが、ウェルカム・メッセージと共に表示されます。
続行するには、「次へ」をクリックします。
2. 以前に Prepare IBM MQ Wizard を実行したことがある場合、このステップはスキップされます。それ以外の場合、「Prepare IBM MQ Wizard」ウィンドウが表示され、進行状況表示バーに次のメッセージが表示されます。
状況: IBM MQ 構成のセットアップ
進行状況表示バーが完了するのを待ちます。
3. 「Prepare IBM MQ Wizard」ウィンドウが表示され、進行状況表示バーに次のメッセージが表示されます。
状況: IBM MQ サービスのセットアップ。
進行状況表示バーが完了するのを待ちます。
4. IBM MQ は、Windows Active Directory サーバーまたは Windows ドメイン・ユーザーとともに使用するために IBM MQ 構成する必要があるかどうかを検出しようとします。その検出結果に応じて、IBM MQ は、以下のいずれかを実行します。

- IBM MQ が、IBM MQ を Windows Active Directory Server または Windows ドメイン・ユーザー用に構成する必要があることを検出すると、Prepare IBM MQ Wizard ウィンドウに次のように始まるメッセージが表示されます。

IBM MQ does not have the authority to query information about your user account

「**Next (次へ)**」をクリックして、ステップ 5 に進みます。

- Windows Active Directory Server または Windows ドメイン・サーバーにインストールせず、IBM MQ を Windows Active Directory Server または Windows ドメイン・ユーザー用に構成する必要があるかどうかを IBM MQ が検出できない場合、Prepare IBM MQ Wizard ウィンドウに以下のメッセージが表示されます。

Are any of the domain controllers in your network running Windows 2000 以降のドメイン・サーバーですか？

ここで「Yes (はい)」を選択したら、「**Next (次へ)**」をクリックしてから、ステップ 5 に進みます。

「No (いいえ)」を選択した場合、「**Next (次へ)**」をクリックしてから、ステップ 9 に進みます。

「**Don't know (不明)**」を選択すると、先に進むことはできません。他のオプションのいずれかを選択するか、または「**キャンセル**」をクリックしてドメイン管理者にご連絡ください。

- IBM MQ が、IBM MQ for Windows Active Directory Server または Windows ドメイン・ユーザーを構成する必要がないことを検出した場合、ステップ 9 に進みます。

5. 以下のようなメッセージが「Prepare IBM MQ Wizard」ウィンドウに表示されます。

Windows 2000 で定義されたユーザー用に IBM MQ を構成する必要がありますか or later domain controllers?

ここで「Yes (はい)」を選択したら、「**Next (次へ)**」をクリックしてから、ステップ 6 に進みます。

「No (いいえ)」を選択した場合、「**Next (次へ)**」をクリックしてから、ステップ 9 に進みます。

「Don't know (不明)」を選択すると、先に進むことはできません。他のオプションのいずれかを選択するか、または「**キャンセル**」をクリックしてドメイン管理者にご連絡ください。ドメイン・アカウントについて詳しくは、212 ページの『[IBM MQ 用の Windows ドメイン・アカウントの作成とセットアップ](#)』を参照してください。

6. ドメイン管理者から取得したドメイン・ユーザーに、サービスとして実行するアクセス権を付与します。
 - a) 「**スタート**」 > 「**ファイル名を指定して実行 ...**」をクリックします。コマンド **secpol.msc** を入力し、「**OK**」をクリックします。
 - b) 「**セキュリティの設定**」 > 「**ローカルポリシー**」 > 「**ユーザー権利の割り当て**」を開きます。ポリシーの中で、「**サービスとしてログオン**」 > 「**プロパティ**」を右クリックします。
 - c) 「**ユーザーまたはグループの追加...**」をクリックします。ドメイン管理者から取得したユーザーの名前を入力し、「**名前の確認**」をクリックします。
 - d) 「Windows セキュリティ」ウィンドウが表示されたら、十分な権限を持つアカウント・ユーザーまたは管理者のユーザー名とパスワードを入力し、「**OK**」 > 「**適用**」 > 「**OK**」をクリックします。「ローカルセキュリティ ポリシー」ウィンドウを閉じます。
7. 次のウィンドウで、ドメイン管理者から入手したドメイン・ユーザー・アカウントのドメインおよびユーザー ID を入力します。そのアカウントのパスワードを入力するか、またはオプション「**This account does not have a password (このアカウントはパスワードを持ちません)**」を選択します。「**次へ**」をクリックします。
8. 「Prepare IBM MQ Wizard」ウィンドウが表示され、進行状況表示バーに次のメッセージが表示されます。

状況: 特殊ドメイン・ユーザー・アカウントを使用した IBM MQ の構成

進行状況表示バーが完了するのを待ちます。ドメイン・ユーザー・アカウントに何らかの問題があると、さらに別のウィンドウが表示されます。その場合、そのウィンドウの指示に従って処理してから手順を続行してください。

9. 「Prepare IBM MQ Wizard」 ウィンドウが表示され、進行状況表示バーに次のメッセージが表示されます。

状況: IBM MQ サービスの開始

進行状況表示バーが完了するのを待ちます。

10. 次に、必要なオプションを選択します。

以下のようなメッセージが「Prepare IBM MQ Wizard」ウィンドウに表示されます。

Prepare IBM MQ Wizard が完了しました。

必要なオプションを選択してから「**Finish (終了)**」をクリックします。以下のリストから1つ以上を選択します。

- **Remove the shortcut to this wizard from the desktop (デスクトップからこのウィザードのショートカットを除去)**

このオプションは、以前にインストールを試行した際、Prepare IBM MQ Wizard で手順をキャンセルした後、このウィザードへのデスクトップ・ショートカットを作成した場合にのみ、選択可能になります。ショートカットを除去するには、このオプションを選択します。「Prepare IBM MQ Wizard」での作業は完了しているため、このショートカットは必要ありません。

- **IBM MQ Explorer の起動**

IBM MQ Explorer ネットワークを表示および管理するには、IBM MQ を使用します。「IBM MQ Explorer によるこそ」の「**コンテンツ**」ビュー・ページの項目を使用して、IBM MQ の機能を検討することができます。このページは、IBM MQ Explorer の初回起動時に起動されます。「ようこそ」ページは、**Navigator** ビューの **IBM MQ** をクリックすることにより、IBM MQ Explorer からいつでも表示できます。

- **Launch Notepad to view the release notes (リリース情報を表示するためにノートパッドを立ち上げる)**

リリース情報には、IBM MQ のインストールに関する情報、および公開済みの資料が発行された後に入手された最新ニュースも記載されています。

次のタスク

オプションで、[インストール後の問題の検査](#)で説明されている手順に従います。

インストールを検査する方法については、[Windows での IBM MQ インストールの検査](#)を参照してください。

関連概念

[IBM MQ Windows サービスに必要なユーザー権限](#)

関連タスク

[IBM MQ 用の Windows ドメイン・アカウントの作成とセットアップ](#)

この情報は、ドメイン管理者を対象としています。この情報を使用して、IBM MQ サービス用の特別なドメイン・アカウントを作成およびセットアップします。ローカル・アカウントにドメイン・ユーザー・アカウントのグループ・メンバーシップを照会する権限がない Windows ドメインに IBM MQ をインストールする場合は、これを行います。

Windows IBM MQ 用の Windows ドメイン・アカウントの作成とセットアップ

この情報は、ドメイン管理者を対象としています。この情報を使用して、IBM MQ サービス用の特別なドメイン・アカウントを作成およびセットアップします。ローカル・アカウントにドメイン・ユーザー・アカウントのグループ・メンバーシップを照会する権限がない Windows ドメインに IBM MQ をインストールする場合は、これを行います。

このタスクについて

ローカル・ユーザーを mqm グループに追加すると、そのユーザーはシステム上の IBM MQ を管理できるようになります。この作業は、Windows ドメイン・ユーザー ID を使用して同じことを行う方法を説明しています。

Windows 特権を検査するための IBM MQ コンポーネントがあります。このコンポーネントは、インストール時に IBM MQ によって作成されたローカル・ユーザー・アカウントの下で Windows サービスとして実行されます。このコンポーネントは、IBM MQ サービスを実行するアカウントに以下の特権があるかどうかを検査します。

- アカウントには、ドメイン・アカウントのグループ・メンバーシップを照会する機能があります。
- このアカウントには、IBM MQ を管理する権限があります。

アカウントにグループ・メンバーシップを照会する機能がない場合、サービスによって行われるアクセス検査は失敗します。

Windows Active Directory を実行する Windows ドメイン・コントローラーは、ドメイン・ユーザー・アカウントのグループ・メンバーシップを照会する権限をローカル・アカウントに持たせないようにセットアップできます。これによって、IBM MQ は検査を実行できなくなり、アクセスは失敗します。この方法でセットアップされたドメイン・コントローラーで Windows を使用する場合は、代わりに、必要な権限を持つ特別なドメイン・ユーザー・アカウントを使用する必要があります。

ネットワーク上の各 IBM MQ のインストールを、ドメイン上で定義されたユーザーがキュー・マネージャーまたはキューにアクセスする権限を持っていることを検査するのに必要な権限を持つドメイン・ユーザー・アカウントの下でサービスを実行するように構成する必要があります。通常、この特殊アカウントには、ドメイン・グループ DOMAIN\Domain mqm のメンバーシップによる IBM MQ 管理者権限があります。ドメイン・グループは、インストール・プログラムによって、IBM MQ がインストールされるシステムのローカル mqm グループの下に自動的にネストされます。

重要:

1. デフォルトでは、Windows 10 バージョン 1607 以降、および Windows Server 2016 以降は、以前のバージョンの Windows よりも制限が厳しくなります。これらの新しいバージョンでは、Security Accounts Manager (SAM) へのリモート呼び出しを許可されるクライアントが制限され、IBM MQ キュー・マネージャーが開始できなくなる可能性があります。IBM MQ がドメイン・アカウントとして構成されている場合、SAM へのアクセスは、IBM MQ の機能にとって重要です。
2. IBM MQ インストーラーには、特別なドメイン・ユーザー・アカウントのユーザー ID とパスワードの詳細を指定する必要があります。インストーラーは、この情報を使用して、製品のインストール後に IBM MQ サービスを構成できます。インストーラーが継続し、特別なアカウントなしで IBM MQ を構成した場合、IBM MQ の一部またはすべての部分は、以下のように、関係する特定のユーザー・アカウントに応じて機能しません。
 - 他のコンピューター上の Windows ドメイン・アカウントの下で実行されているキュー・マネージャーへの IBM MQ 接続は失敗する可能性があります。
 - 典型的なエラーには、AMQ8066: Local mqm group not found および AMQ8079: Access was denied when attempting to retrieve group membership information for user 'abc@xyz' があります。

IBM MQ を管理するユーザー名を持つドメインごとに、以下の手順のステップ 213 ページの『1』および 215 ページの『8』を繰り返す必要があります。これにより、ドメインごとに IBM MQ のアカウントが作成されます。

手順

IBM MQ に認識されている特殊名を使用してドメイン・グループを作成し (214 ページの『4』を参照)、このグループのメンバーに任意のアカウントのグループ・メンバーシップを照会する権限を付与します。

1. ドメイン管理者権限をもったアカウントで、ドメイン・コントローラーにログオンします。
2. 「スタート」メニューで「Active Directory ユーザーとコンピュータ」を開きます。

3. ナビゲーション・ペインでドメイン名を見つけ、それを右クリックして「**新しいグループ**」を選択します。
4. 「**グループ名**」フィールドにグループ名を入力します。

注: 優先的に使用するべきグループ名は、Domain mqm です。このとおりに入力してください。

- このグループに Domain mqm という名前を付けると、ドメイン・ワークステーションまたはドメイン・サーバーでの Prepare IBM MQ Wizard の動作が変更されます。これにより、Prepare IBM MQ Wizard は、ドメイン内の IBM MQ の新規インストールのたびに、グループ Domain mqm をローカル mqm グループに自動的に追加します。
 - Domain mqm グローバル・グループを持たないドメインにワークステーションまたはサーバーをインストールすることができます。これを行う場合は、Domain mqm グループと同じプロパティを持つグループを定義する必要があります。IBM MQ がドメインにインストールされている場合は、そのグループ、またはそのグループのメンバーであるユーザーを、ローカル mqm グループのメンバーにする必要があります。ドメイン・ユーザーを複数のグループに組み込むことも可能です。複数のドメイン・グループを作成し、別々に管理するインストール環境のセットごとに、それぞれのグループを対応させます。管理対象のインストール環境に基づいて、ドメイン・ユーザーをそれぞれのドメイン・グループに振り分けます。各ドメイン・グループまたはグループを、異なる IBM MQ インストール済み環境のローカル mqm グループに追加します。特定のローカル mqm グループのメンバーであるドメイン・グループ内のドメイン・ユーザーのみが、そのインストールのキュー・マネージャーを作成、管理、および実行することができます。
 - ドメインに含まれているワークステーションまたはサーバーに IBM MQ をインストールするときに指名するドメイン・ユーザーは、Domain mqm グループのメンバーであるか、Domain mqm グループと同じプロパティで定義した代替グループのメンバーでなければなりません。
5. 「**グループのスコープ**」では、「**グローバル**」がクリックされたままの状態にしておくか、設定を「**ユニバーサル**」に変更します。「**グループの種類**」では、「**セキュリティ**」がクリックされたままの状態にしておきます。「**OK**」をクリックします。
 6. Windows バージョンのドメイン・コントローラーに基づいてグループに権限を割り当てるには、以下の手順に従います。

Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、Windows Server 2019、および Windows Server 2022 の場合:

- a. サーバー・マネージャーで「**Tools (ツール)**」をクリックし、リスト・ボックスから「**Active Directory Users and Computers (Active Directory ユーザーとコンピューター)**」を選択します。
- b. 「**表示**」 > 「**Advanced Features (拡張機能)**」を選択します。
- c. 対象のドメイン名を展開し、「**Users (ユーザー)**」をクリックします。
- d. 「**Users (ユーザー)**」ウィンドウで「**Domain mqm (ドメイン mqm)**」 > 「**Properties (プロパティ)**」を右クリックします。
- e. 「**セキュリティ**」タブで、「**詳細設定**」 > 「**追加...**」をクリックします。
- f. 「**Select principle (プリンシパルの選択)**」をクリックし、Domain mqm と入力し、「**Check names (名前の確認)**」 > 「**OK**」をクリックします。
「名前」フィールドには、ストリング Domain mqm (*domain name*\Domain mqm) が事前に入力されています。
- g. 「**Applies to (適用先)**」リストで「**Descendant User Objects (子ユーザー・オブジェクト)**」を選択します。
- h. 「**Permissions (アクセス許可)**」リストで「**Read group membership (グループ・メンバーシップを読み取る)**」と「**Read groupMembershipSAM (グループ・メンバーシップ SAM を読み取る)**」のチェック・ボックスを選択します。
- i. 「**OK**」 > 「**Apply (適用)**」 > 「**OK**」 > 「**OK**」をクリックします。

Windows Server 2008 および Windows 2008 R2 の場合:

- a. サーバー・マネージャーのナビゲーション・ツリーで、「**ユーザー**」をクリックします。
- b. サーバー・マネージャーのアクション・バーで、「**表示**」 > 「**高度な機能**」をクリックします。

- c. 「Users (ユーザー)」ウィンドウで「Domain mqm (ドメイン mqm)」 > 「Properties (プロパティ)」を右クリックします。
- d. 「セキュリティ」タブで、「詳細設定」 > 「追加」をクリックしてから、Domain mqm と入力し、「名前の確認」 > 「OK」をクリックします。
「名前」フィールドには、ストリング Domain mqm (*domain name*\Domain mqm) が事前に入力されています。
- e. 「プロパティ」をクリックします。「適用先」リストの「下位のユーザー オブジェクト」を選択します。
- f. 「Permissions (アクセス許可)」リストで「Read group membership (グループ・メンバーシップを読み取る)」と「Read groupMembershipSAM (グループ・メンバーシップ SAM を読み取る)」のチェック・ボックスを選択します。
- g. 「OK」 > 「Apply (適用)」 > 「OK」 > 「OK」をクリックします。

1つ以上のアカウントを作成し、グループに追加します。

7. Active Directory 「ユーザーとコンピューター」を開きます。
8. 選択した名前 で 1つ以上のユーザー・アカウントを作成します。
「サーバーマネージャー」ナビゲーション・ツリーで、「ユーザー」を右クリックして新規ユーザー・アカウントを作成します。
9. 各新規アカウントをグループ Domain mqm、またはローカル mqm グループのメンバーであるグループに追加します。



重要: mqm という名前のユーザー・ドメインを Windows で使用することはできません。

ドメインごとに IBM MQ のアカウントを作成します。

10. IBM MQ を管理するユーザー名を持つドメインごとに、ステップ・セクション [213 ページの『1』](#) および [215 ページの『8』](#) を繰り返します。

アカウントを使用して、IBM MQ の各インストール済み環境を構成します。

11. IBM MQ の各インストールで同じドメイン・ユーザー・アカウント (ステップ [213 ページの『1』](#) で作成されたもの) を使用するか、インストールごとに個別のアカウントを作成し、それぞれを Domain mqm グループ (またはローカル mqm グループのメンバーであるグループ) に追加します。
12. アカウントを作成したら、IBM MQ インストール環境を構成する担当者ごとに 1つずつ与えます。それらの構成者は、アカウントの詳細 (ドメイン名、ユーザー名、パスワード) を Prepare IBM MQ Wizard に入力する必要があります。構成者には、それぞれのインストール・ユーザー ID と同じドメインに存在するアカウントを与えてください。
13. IBM MQ をドメインのシステムにインストールすると、IBM MQ インストール・プログラムは、Domain mqm グループが LAN 上に存在することを検出し、それを自動的にローカルの mqm グループに追加します。(ローカルの mqm グループは、インストール時に作成されます。グループに含まれるすべてのユーザー・アカウントは、IBM MQ を管理する権限を持ちます)。したがって、"Domain mqm" グループのすべてのメンバーは、このシステムで IBM MQ を管理する権限を持ちます。
14. しかし、この場合でも、インストールごとに (ステップ [213 ページの『1』](#) で作成された) ドメイン・ユーザー・アカウントを提供し、照会を行う際にはそのアカウントを使用するよう IBM MQ を構成する必要があります。インストールの最後に自動的に実行される Prepare IBM MQ Wizard にアカウントの詳細を入力しなければなりません (さらに、このウィザードは、「スタート」メニューからいつでも実行できます)。

パスワードの有効期間を設定します。

15. 選択肢(I):
 - IBM MQ の全てのユーザーに 1つのアカウントだけを使用する場合は、アカウントのパスワードの有効期限が切れることがないようにしてください。そうでないと、パスワードの有効期限が切れると同時に、IBM MQ のすべてのインスタンスが動作を停止します。
 - IBM MQ の各ユーザーに独自のユーザー・アカウントを与えると、作成および管理するユーザー・アカウントの数が多くなります。ただし、パスワードの有効期限が切れた時に作業を停止する IBM MQ のインスタンスは 1つだけになります。

パスワードの有効期限が切れるように設定している場合は、その有効期限が切れるたびに、IBM MQ からメッセージが表示されることをユーザーに警告してください。メッセージは、パスワードの有効期限が切れたことを警告し、そのリセット方法を説明します。

IBM MQ サービスのユーザー ID として Windows ドメイン・アカウントを使用します。

16. 「スタート」 > 「実行...」をクリックします。
コマンド `secpol.msc` を入力して「OK」をクリックします。
17. 「セキュリティの設定」 > 「ローカル ポリシー」 > 「ユーザー権利の割り当て」を開きます。
ポリシーのリストで、「サービスとしてログオン」 > 「プロパティ」を右クリックします。
18. 「ユーザーまたはグループの追加...」をクリックします。
ドメイン管理者から取得したユーザーの名前を入力し、「名前を確認」をクリックします。
19. 「Windows セキュリティ」ウィンドウが表示されたら、十分な権限を持つアカウント・ユーザーまたは管理者のユーザー名とパスワードを入力し、「OK」 > 「適用」 > 「OK」をクリックします。
「ローカルセキュリティ ポリシー」ウィンドウを閉じます。

注: ユーザー・アカウント制御 (UAC) がデフォルトで有効です。UAC 機能は、ユーザーが Administrators グループのメンバーである場合でも、特定のオペレーティング・システム機能に対してユーザーが実行できる操作を制限します。この制限に対応するため、適切な手段を講じる必要があります。

関連タスク

[Prepare IBM MQ Wizard を使用した IBM MQ の構成](#)

Prepare IBM MQ Wizard は、ご使用のネットワーク用のユーザー・アカウントで IBM MQ を構成するのに役立ちます。任意のキュー・マネージャーを開始するには、その前にこのウィザードを実行して IBM MQ サービスを構成する必要があります。

Windows サーバー・インストールの変更

IBM MQ サーバーのインストールを変更できます。ランチパッドを使用して対話式に実行することも、`msiexec` を使用して非対話式に実行することも可能です。

関連タスク

216 ページの『[インストール・ランチパッドを使用したサーバー・インストールの変更](#)』

IBM MQ のインストール・ランチパッドを使用して、Windows 上の IBM MQ 機能を対話式に削除したりインストールしたりできます。

217 ページの『[msiexec を使用したサーバー・インストールのサイレント変更](#)』

`msiexec` を使用して、Windows 上の IBM MQ フィーチャーをサイレントに削除またはインストールすることができます。

Windows インストール・ランチパッドを使用したサーバー・インストールの変更

IBM MQ のインストール・ランチパッドを使用して、Windows 上の IBM MQ 機能を対話式に削除したりインストールしたりできます。

始める前に

インストールを変更するには、IBM MQ のフィーチャーをいくつかインストールしておく必要があります。

このタスクについて

IBM MQ インストール・ランチパッドを使用して IBM MQ フィーチャーを削除またはインストールするには、ご使用のバージョンの IBM MQ のインストール・イメージをダウンロードしてから、`Setup.exe` プログラムを実行します。

手順

1. インストール・イメージを含む圧縮ファイルをダウンロードして、一時ディレクトリーに解凍します。
2. そのディレクトリーにナビゲートし、**Setup.exe** をダブルクリックしてインストール・プロセスを開始します。

- 「IBM MQ インストール Launchpad」ウィンドウが表示されます。
- 「IBM MQ インストール」オプションをクリックします。
 - 「IBM MQ インストーラーの起動」をクリックします。「IBM MQ セットアップ」ウィンドウでウェルカム・メッセージが表示されるのを待ちます。
 - システムに複数インストールが存在する場合、変更するインストールを選択しなければなりません。選択するには、「既存インスタンスの保守とアップグレード」オプションを選択し、該当するインスタンスを選びます。
 - 「Next (次へ)」をクリックして、先に進みます。「Program Maintenance (プログラムの保守)」パネルが表示されます。
 - 「Modify (変更)」を選択してから、「Next (次へ)」をクリックします。
「Features (フィーチャー)」パネルが表示されます。
 - フィーチャー名の隣の「+」記号をクリックして、その下位のすべてのフィーチャー (サブフィーチャー) を表示します。
 - フィーチャーのインストール内容を変更するには、次のようにします。
 - フィーチャー名の隣の記号をクリックして、メニューを表示します。
 - 次のうちの該当するオプションを選択します。
 - 「Install this feature (このフィーチャーをインストールします)」
 - 「Install this feature and all its subfeatures (if any) (このフィーチャーとすべてのサブフィーチャー (存在する場合) をインストールします)」
 - 「Do not install this feature (remove if already installed) (このフィーチャーをインストールしません (既にインストールされている場合は削除します))」フィーチャー名の隣の記号が変わり、現在のインストール・オプションが示されます。
 - Web フィーチャーを削除する前に Web サーバーを停止します。
こうしないと、エラー・メッセージを受け取ります。
 - 選択を完了したら、「Next (次へ)」をクリックします。IBM MQ のインストールが開始されます。

次のタスク

インストール済み環境を変更した後、[189 ページの『Windows への IBM MQ サーバーのインストール』](#)の『次の作業』に記載されているように、`setmqenv` を再度実行しなければならない場合もあります。

Windows `msiexec` を使用したサーバー・インストールのサイレント変更
`msiexec` を使用して、Windows 上の IBM MQ フィーチャーをサイレントに削除またはインストールすることができます。

このタスクについて

`msiexec` コマンドに **ADDLOCAL** パラメーターと **REMOVE** パラメーターを指定して、インストール済み環境のサイレント変更を実行できます。

手順

- `msiexec` を使用してインストール済み環境をサイレント変更するには、追加するフィーチャーを含めるように **ADDLOCAL** パラメーターを設定し、除去するフィーチャーを含めるように **REMOVE** パラメーターを設定します。

例えば、`ADDLOCAL="JavaMsg"` と `REMOVE=""` を使用してインストール済み環境を変更すると、拡張メッセージングと API (JavaMsg) のフィーチャーが組み込まれますが、現在インストールされているフィーチャーはどれも削除されません。

```
msiexec /i {product code} /q ADDLOCAL="JavaMsg" REMOVE="" INSTALLATIONNAME="Installation1"
```

ここで、`product_code` は、次のコマンドの出力に表示される MSIProdCode の値です。

```
dspmqinst -n installation_name
```

製品コードの例: {0730749B-080D-4A2E-B63D-85CF09AE0EF0}

重要: 削除するフィーチャーを **REMOVE** パラメーターで指定する場合:

- Web 管理 (Web) フィーチャーがインストールされている状態でサーバー・フィーチャーのサイレント・アンインストールを実行する場合は、REMOVE="Web,Server" を指定して、Web フィーチャーのサイレント・アンインストールも同時に実行する必要があります。
- Java ランタイム環境 (JRE) フィーチャーをサイレント・アンインストールする場合、および Web 管理 (Web) フィーチャーがインストールされている場合は、REMOVE="Web,JRE" を指定して Web フィーチャーもサイレント・アンインストールする必要があります。

関連概念

167 ページの『[Windows システムの IBM MQ フィーチャー](#)』

IBM MQ のインストール時に、必要なフィーチャーを選択できます。

関連タスク

192 ページの『[msiexec を使用したサーバーのインストール](#)』

IBM MQ にある Windows は、MSI テクノロジーを使用してソフトウェアをインストールします。MSI は、対話式インストールと非対話式インストールの両方を提供しています。

250 ページの『[msiexec を使用した IBM MQ のアンインストール](#)』

IBM MQ をアンインストールするには、コマンド行から **msiexec** コマンドを実行して、現在インストールされているすべてのフィーチャー、または選択したフィーチャーを削除します。

Windows Windows への IBM MQ クライアントのインストール

このトピックでは、IBM MQ クライアントを Windows システムにインストールする方法について説明します。この手順は、初回または 2 回目以降のインストールに使用できます。

始める前に

IBM MQ クライアントをインストールするには、管理者権限で Windows にログオンする必要があります。

このタスクについて

IBM MQ の対話式のコンパクト・インストール、標準インストール、またはカスタム・インストールを実行するには、以下の手順に従ってください。すべてのインストール・タイプと、各オプションでインストールされるフィーチャーを調べるには、[対話式インストールのタイプ別にインストールできるフィーチャー](#)を参照してください。



重要: IBM MQ 9.0 以降、クライアントのインストールに **msiexec** を使用する場合、インストールは自動的にプライマリー・インストールとして設定されます。

手順

1. IBM MQ インストール・イメージにアクセスします。

ロケーションは、ネットワーク・ロケーションまたはローカル・ファイル・システム・ディレクトリーの場合があります。[ダウンロード可能なインストール・イメージの入手先](#)を参照してください。

2. IBM MQ インストール・イメージの Windows ディレクトリーで Setup.exe を見つけます。

- ネットワーク・ロケーションでは、その場所は `m:\instmq\Windows\Setup.exe` のようになります。
- ローカル・ファイル・システム・ディレクトリーでは、この場所は `C:\instmq\Windows\Setup.exe` のようになります。

3. インストール処理を開始します。

コマンド・プロンプトから Setup.exe を実行するか、Windows エクスプローラーで Setup.exe をダブルクリックします。

注: UAC が有効になっている Windows システムにインストールする場合は、Windows プロンプトを受け入れて、ランチパッドを昇格して実行できるようにします。インストール時に、「**ファイルを開く - セキュリティ警告**」ダイアログ・ボックスが表示され、発行元として International Business Machines Limited がリストされる場合もあります。「**実行**」をクリックすると、インストールを続行できます。

IBM MQ インストール・ウィンドウが表示されます。

4. 画面に表示される指示に従って操作します。

タスクの結果

新規サンプルの IBM MQ MQI client 構成ファイルが IBM MQ インストール・ディレクトリーに作成されます (例えば、C:\Program Files\IBM\MQ\。インストール時に IBM MQ MQI client パッケージによって作成されます)。ただし、このファイルが存在しない場合のみです。このファイルには、ClientExitPath スタンザが含まれています。mqclient.ini ファイルの例を [IBM MQ MQI client 構成ファイル mqclient.ini](#) に示します。

注:

IBM MQQ インストール・ディレクトリー、または MQCLNTCF 環境変数を使用する別のロケーションにおいて、複数のクライアントで共通の構成ファイルを使用している場合は、IBM MQ クライアント・アプリケーションの実行時に使用されるすべてのユーザー ID に、読み取り権限を許可する必要があります。ファイルが読み取れない場合、失敗はトレースされ、サーチ・ロジックはそのファイルが存在しなかったものとして続行します。

次のタスク

- このインストールをシステム上のプライマリー・インストールとして選択した場合は、**setup.exe** を使用するとき、これをプライマリー・インストールとして設定する必要があります。コマンド・プロンプトで以下のコマンドを入力します。

```
MQ_INSTALLATION_PATH\bin\setmqinst -i -p MQ_INSTALLATION_PATH
```

システムに設定できるプライマリー・インストールは 1 つだけです。システムに既にプライマリー・インストールが存在する場合、別のインストールをプライマリー・インストールに設定する前に、既にあるプライマリー・インストールを設定解除する必要があります。詳細については、[プライマリー・インストールの変更](#)を参照してください。

- このインストール済み環境で使用する環境変数をセットアップすることもできます。**setmqenv** または **crtmqenv** コマンドを使用すれば、特定の IBM MQ のインストール済み環境に関するさまざまな環境変数を設定できます。詳しくは、[setmqenv](#) および [crtmqenv](#) を参照してください。
- インストールの検査方法について詳しくは、[245 ページの『Windows でのクライアントとサーバー間の通信の検査』](#)を参照してください。

関連概念

[231 ページの『「プログラムの追加と削除」を使用したクライアント・インストールの変更』](#)

Windows の一部のバージョンでは、「プログラムの追加と削除」を使用してインストール済み環境を変更できます。

関連タスク

[220 ページの『msiexec を使用したクライアントのインストール』](#)

IBM MQ には、MSI テクノロジーを使用してソフトウェアをインストールします。MSI は、対話式インストールと非対話式インストールの両方を提供しています。

[227 ページの『MQParms コマンドを使用したクライアントのインストール』](#)

MQParms コマンドを使用して、IBM MQ クライアントのインストールまたはアンインストールを呼び出すことができます。

[247 ページの『Windows 上での IBM MQ のアンインストール』](#)

コントロール・パネル、コマンド行 (**msiexec**)、**MQParms**、またはインストール・メディアを使用して、Windows システム上の IBM MQ MQI clients およびサーバーをアンインストールできます。この場合は、オプションでキュー・マネージャーも削除できます。

Windows **msiexec** を使用したクライアントのインストール

IBM MQ にある Windows は、MSI テクノロジーを使用してソフトウェアをインストールします。MSI は、対話式インストールと非対話式インストールの両方を提供しています。

このタスクについて

IBM MQ にある Windows は、MSI テクノロジーを使用してソフトウェアをインストールします。MSI は、対話式インストールと非対話式インストールの両方を提供しています。対話式インストールでは、パネルが表示され、質問に答える必要があります。

msiexec コマンドは、パラメーターを使用して、対話式インストールのパネルで指定できる情報のすべて、またはすべてを MSI に付与します。このことは、ユーザーが再使用可能な自動化または半自動化されたインストール構成を作成することができることを意味します。パラメーターを付与するには、コマンド行、変換ファイル、応答ファイル、またはこれら 3 つの組み合わせを使用します。

一部のパラメーターは、コマンド行でのみ指定でき、応答ファイルでは指定できません。これらのパラメーターについて詳しくは、[222 ページの『msiexec でのクライアント・インストールのコマンド行パラメーターの指定』](#)の [222 ページの表 30](#) を参照してください。

また、コマンド行または応答ファイルのいずれかで使用できるパラメーターが数多くあります。これらのパラメーターについて詳しくは、[224 ページの『クライアント・インストール用の応答ファイルの作成および使用』](#)の [225 ページの表 32](#) を参照してください。コマンド行と応答ファイルの両方にパラメーターが指定されていると、コマンド行の設定が優先されます。

手順

1. 複数のサイレント・インストールを実行する場合は、インストールするバージョンごとに、そのインストールで使用できる MSI インスタンス ID を確認する必要があります。
詳細については、[193 ページの『複数のサーバー・インストールを実行する場合の MSI インスタンス ID の選択』](#)を参照してください。
2. **msiexec** を使用してインストールするには、コマンド行に以下のフォーマットで **msiexec** コマンドを入力します。

```
msiexec parameters [USEINI="response-file"] [TRANSFORMS="transform_file"]
```

ここで、

parameters

/ 文字が先頭に付いたコマンド行パラメーター、またはプロパティ = 値のペア (両方のパラメーター形式を使用する場合、常にコマンド行パラメーターを先に置きます)。詳しくは、[222 ページの『msiexec でのクライアント・インストールのコマンド行パラメーターの指定』](#)を参照してください。

不在インストールでは、コマンド行に **/q** または **/qn** パラメーターを含める必要があります。このパラメーターがないと、インストールは対話式になります。

注: **/i** パラメーターと IBM MQ インストーラー・パッケージのファイル場所を含める必要があります。

response-file

は [Response] スタンザと必須のプロパティ値のペアを含むファイルの絶対パスとファイル名です。例えば C:\MyResponseFile.ini などです。IBM MQ と一緒に提供される応答ファイルの例には、Response.ini があります。このファイルには、デフォルトのインストール・パラメーターが入っています。詳しくは、[224 ページの『クライアント・インストール用の応答ファイルの作成および使用』](#)を参照してください。

transform_file

変換ファイルの絶対パスおよびファイル名。詳しくは、223 ページの『[msiexec によるクライアント・インストールでの変換の使用](#)』および 193 ページの『[複数のサーバー・インストールを実行する場合の MSI インスタンス ID の選択](#)』を参照してください。

注: サイレント・インストールを正常に実行するには、コマンド・ラインまたは応答ファイルで AGREETOLICENSE="yes" プロパティを定義する必要があります。

タスクの結果

コマンドが入力されると、コマンド・プロンプトが即時に再表示されます。IBM MQ はバックグラウンド・プロセスとしてインストールされます。ログ生成のパラメーターを入力した場合、このファイルをチェックして、インストールの進行状況を確認します。インストールが正常に完了すると、ログ・ファイルに「Installation operation completed successfully」というメッセージが表示されます。

Windows 複数のクライアント・インストールを実行する場合の MSI インスタンス ID の選択

複数のサイレント・インストールを実行する場合は、インストールするバージョンごとに、そのインストールで利用できる MSI インスタンス ID を確認する必要があります。

このタスクについて

複数のサイレント・インストール (非対話式インストール) をサポートするには、使用するインスタンス ID が既に使用されているかどうかを確認した上で、適切なインスタンス ID を選択する必要があります。どのインストール・メディアについても (例えば、どのクライアントやどのサーバーについても)、インスタンス ID 1 が、個々のインストールに使用されるデフォルト ID になります。インスタンス ID 1 が既にインストールされている状態からインストールを追加する場合には、使用するインスタンスを指定する必要があります。インスタンス 1、2、および 3 が既にインストールされている場合は、インスタンス ID 4 など、次に使用可能なインスタンスが何であるかを調べる必要があります。同様に、インスタンス 2 が削除されている場合は、再利用できるギャップがあることを確認する必要があります。現在使用中のインスタンス ID は、**dspmqinst** コマンドで調べられます。

手順

1. インストールしようとしているメディア内にある MSI の空きインスタンス ID を調べるには、**dspmqinst** というコマンドを入力して、既にインストールされているバージョンの MSIMedia 値および MSIInstanceId 値を確認します。以下に例を示します。

```
InstName: Installation1
InstDesc:
Identifier: 1
InstPath: C:\&#xa5;Program Files&#xa5;IBM&#xa5;MQ
Version: 9.0.0.0
Primary: Yes
State: Available
MSIProdCode: {74F6B169-7CE6-4EFB-8A03-2AA7B2DBB57C}
MSIMedia: 9.0 Server
MSIInstanceId: 1
```

2. MSI インスタンス ID 1 が使用中であるときに MSI インスタンス ID 2 を使用する場合は、次のパラメーターを付けて msiexec コマンドを実行する必要があります。

```
MSINEWINSTANCE=1 TRANSFORMS=":instanceId7.mst;1033.mst"
```

次のタスク

複数の製品をインストールする場合は、非対話式インストール・コマンドの追加パラメーターとして **INSTALLATIONNAME** または **PGMFOLDER** を指定する必要があります。 **INSTALLATIONNAME** または **PGMFOLDER** を指定しておけば、**TRANSFORMS** パラメーターの指定に欠落や誤りがあった場合にも、間違っ たインストール処理の実行を防止できます。

/ 文字が先頭に付いた標準の **msiexec** コマンド行パラメーター、またはプロパティー = 値のペア、またはその両方の組み合わせを指定できます

このタスクについて

msiexec コマンドでは、以下のタイプのパラメーターをコマンド行で指定することができます。

/ 文字が先頭に付いた標準コマンド行パラメーター

msiexec コマンド行パラメーターについて詳しくは、[MSDN Command-Line Options Web ページ](#)を参照してください。

不在インストールでは、コマンド行に **/q** または **/qn** パラメーターを含める必要があります。このパラメーターがないと、インストールは対話式になります。

注：**/i** パラメーターと IBM MQ インストーラー・パッケージのファイル場所を含める必要があります。

コマンド行で指定するプロパティー = 値のペア・パラメーター

応答ファイルで使用できるすべてのパラメーターは、コマンド行で使用できます。これらのパラメーターについて詳しくは、224 ページの『クライアント・インストール用の応答ファイルの作成および使用』の 225 ページの表 32 を参照してください。

次の表に示すように、追加のプロパティー = 値のペア・パラメーターもあります。これらは、コマンド行でのみ使用できます。

Property	値	意味
USEINI	<i>path</i> ¥ <i>file_name</i>	指定された応答ファイルを使用します。224 ページの『クライアント・インストール用の応答ファイルの作成および使用』を参照
SAVEINI	<i>path</i> ¥ <i>file_name</i>	インストール中に応答ファイルを生成します。この応答ファイルには、ユーザーが対話式インストールで作成し、このインストールで選択したパラメーターが入ります。
ONLYINI	1 yes ""	1、yes、またはヌル以外の任意の値。ターゲット・システムをアップデートする前にインストールを終了します。ただし、指定されていれば、応答ファイルの生成後に終了します。 ""：インストールを続行し、ターゲット・システム (デフォルト) を更新します。
TRANSFORMS	:InstanceId x.mst <i>path</i> \ <i>file_name</i> :InstanceId x.mst; <i>path</i> \ <i>file_name</i>	:InstanceIdx.mst の値は、IBM MQ の 2 回目以降のインストールでのみ必要とされます。 <i>path</i> ¥ <i>file_name</i> には、その製品に適用する必要がある変換 (.mst) ファイルを指定します。例えば、"1033.mst" は提供された U.S. English の変換ファイルを指定します。
MSINewInstanCE	1	このプロパティーは、IBM MQ の後続のインストールでのみ必要です。

表 30. コマンド行でのみ使用可能なパラメーター (<i>msiexec</i> プロパティ = 値のパラメーター) (続き)		
Property	値	意味
REMOVEFEATURES	yes	サイレント・インストールの値が「yes」の場合は必要で、それ以外の場合は無視されます。廃止された機能 (IBM MQ の一部ではなくなった) を削除することができます。

property=value ペア・パラメーターを使用する際は、以下の点に注意してください。

- プロパティ・ストリングは、大文字でなければなりません。
- フィーチャー名以外の値ストリングでは大文字小文字は区別されません。値ストリングは二重引用符で囲むことができます。値ストリングに空白が入っている場合は、その空白のある値ストリングを二重引用符で囲んでください。
- 複数の値を指定できるプロパティには、以下の形式を使用します。

```
ADDLOCAL="Server,Client"
```

- パスおよびファイル名を取得するプロパティ (例えば、**PGMFOLDER**) には、相対パスではなく絶対パスとしてパスを指定する必要があります。つまり、`.\folder\file` ではなく、`C:\folder\file` です。

msiexec コマンドで property=value ペアおよびコマンド行パラメーターを使用する場合、コマンド行パラメーターを先に入力してください。

コマンド行と応答ファイルの両方にパラメーターが指定されていると、コマンド行の設定が優先されます。

手順

- IBM MQ の単一インストールの場合は、以下の一般的な例に示すように、**msiexec** コマンドを指定します。

```
msiexec /i "path\MSI\IBM MQ.msi" /l*v c:\install.log
/q TRANSFORMS="1033.mst" AGREETOLICENSE="yes" ADDLOCAL="Client"
```

- IBM MQ の 2 つ目のコピーをインストールする場合は、以下の一般的な例に示すように、**msiexec** コマンドを指定します。

```
msiexec /i "path\MSI\IBM MQ.msi" /l*v c:\install.log
/q TRANSFORMS=":InstanceId2.mst;1033.mst" AGREETOLICENSE="yes"
ADDLOCAL="Client" MSINEWINSTANCE=1
```

Windows **msiexec** によるクライアント・インストールでの変換の使用

MSI は変換を使用してインストール内容を変更することができます。IBM MQ のインストールでは、変換を使用して、異なる各国語をサポートすることができます。

このタスクについて

IBM MQ は、クライアント・イメージの \MSI フォルダーに変換ファイルとともに提供されます。これらのファイルは、IBM MQ Windows インストーラー・パッケージ IBM MQ.msi にも組み込まれています。

224 ページの表 31 は、**msiexec** コマンド行で使用するロケール ID、言語、および変換ファイル名を示しています。

表 31. 各種言語サポートを目的とした付属の変換ファイル

言語	変換ファイル名	値
U.S. 英語	1033.mst	1033
ドイツ語	1031.mst	1031
フランス語	1036.mst	1036
スペイン語	1034.mst	1034
イタリア語	1040.mst	1040
ブラジル・ポルトガル語	1046.mst	1046
日本語	1041.mst	1041
韓国語	1042.mst	1042
中国語 (簡体字)	2052.mst	2052
中国語 (繁体字)	1028.mst	1028
チェコ語	1029.mst	1029
ロシア語	1049.mst	1049
ハンガリー語	1038.mst	1038
ポーランド語	1045.mst	1045

また、**MQParms** コマンドで **MQLANGUAGE** プロパティを使用することによって、必要な言語を指定することもできます。 **msiexec property=value** パラメーターについては、228 ページの『**MQParms** パラメーター・ファイル・クライアント・インストール』を参照してください。

手順

msiexec コマンド行で、以下の例に示すように、プロパティ = 値の組で **TRANSFORMS** プロパティを使用して必要な言語を指定することができます。

```
TRANSFORMS="1033.mst"
```

値を引用符で囲むかどうかは任意です。

変換ファイルの絶対パスとファイル名を指定することもできます。この場合も、値を引用符で囲むかどうかは任意です。以下に例を示します。

```
TRANSFORMS="D:\Msi\1033.mst"
```

224 ページの表 31 は、**msiexec** コマンド行で使用するロケール ID、言語、および変換ファイル名を示しています。

同じバージョンの製品を複数インストールする場合には、次のようなコマンドを使用して変換をマージする必要があります。

```
TRANSFORMS=":InstanceId2.mst;D:\Msi\1033.mst"
```

Windows

クライアント・インストール用の応答ファイルの作成および使用
 応答ファイルで定義される追加プロパティを指定するパラメーターを使用して、**msiexec** コマンドを使用することができます。クライアント・インストール用の応答ファイルを作成する方法は 3 つあります。

このタスクについて

応答ファイルは ASCII テキスト・ファイルで、Windows .ini ファイルのような形式で、スタンザ [Response] が含まれています。[Response] スタンザには、通常の場合に対話式インストールの一部として指定されるパラメーターの一部またはすべてが含まれます。パラメーターは、property=value の組の形式で指定されます。応答ファイル内のその他のスタンザはすべて **msiexec** に無視されます。

IBM MQ と一緒に提供される応答ファイルの例には、Response.ini があります。このファイルには、デフォルトのインストール・パラメーターが含まれます。

222 ページの『[msiexec でのクライアント・インストールのコマンド行パラメーターの指定](#)』で説明されている msiexec コマンド行パラメーターと応答ファイルを組み合わせることができます。

225 ページの表 32 に示すパラメーターは、応答ファイルで使用できます。これらのパラメーターは、コマンド行でも使用可能です。コマンド行と応答ファイルの両方にパラメーターが指定されていると、コマンド行の設定が優先されます。

Property	値	意味
PGMFOLDER 226 ページの『1』	path	IBM MQ プログラム・ファイルのフォルダー。例えば、c:\mqm などです。
DATFOLDER	path	IBM MQ データ・ファイルのフォルダー。例えば、c:\mqm\data などです。
USERCHOICE	0 no	コマンド行または応答ファイルで、フィーチャーをインストールするためのパラメーターを指定している場合は、ダイアログが表示されて、事前選択されているオプションを受け入れるか、または検討して変更するように促されます。 0 または no です。ダイアログの表示を抑制します。 他のすべての値。ダイアログが表示され、オプションを変更することができます。 サイレント・モードのインストールでは使用されません。
AGREETOLICENSE 226 ページの『2』	yes	ご使用条件を受け入れます。サイレント・インストールの前に、yes に設定します。 サイレント・モードでないインストールの場合、このパラメーターは無視されます。

表 32. 応答ファイルで使用可能なパラメーター (続き)

Property	値	意味
ADDLOCAL	<i>feature, feature, All ""</i>	<p>ローカル側でインストールするフィーチャーをコマンドで区切ったリスト。有効なフィーチャー名のリストについては、167 ページの『Windows システムの IBM MQ フィーチャー』を参照してください。</p> <p>All はすべてのフィーチャーをインストールします。</p> <p>"" は、標準フィーチャーをインストールします。フィーチャーが不要の場合、REMOVE="feature" を使用します。</p> <p>注：これが新規のインストールである場合、ADDLOCAL プロパティで指定されているフィーチャー・リストに関係なく、標準的なフィーチャー (クライアント、Java、.NET メッセージング、および開発ツールキット) がデフォルトでインストールされます。フィーチャーが不要の場合、REMOVE="feature" を使用します。</p>
REMOVE	<i>feature, feature, All ""</i>	<p>除去するフィーチャーをコマンドで区切ったリスト。有効なフィーチャー名のリストについては、167 ページの『Windows システムの IBM MQ フィーチャー』を参照してください。</p> <p>All はすべてのフィーチャーをアンインストールします。</p> <p>"" は、どのフィーチャーもアンインストールしません (デフォルト)。</p>
INSTALLATIONDESC	「インストールの説明」	コマンド行からインストールの説明を設定します。資料に記載されているインストール説明の長さ制限に従います。
INSTALLATIONNAME 226 ページの『1』	[INSTALLATION0,]Name	コマンド行からインストール名を設定します。資料に記載されているインストール名の文字および長さ制限に従います。
MAKEPRIMARY	0 1 ""	<p>可能な場合、そのインストールをプライマリーにするか、あるいはプライマリー・フラグを外します。1 = プライマリーにする、0 = 非プライマリーにする、- デフォルトのアルゴリズムを使用する</p> <p>注：別の IBM MQ インストール済み環境が存在し、プライマリーとして設定されている場合、このオプションは無視されます。</p>

注：

- 複数の製品をインストールする場合は、非対話式インストール・コマンドの追加パラメーターとして **INSTALLATIONNAME** または **PGMFOLDER** を指定する必要があります。 **INSTALLATIONNAME** または **PGMFOLDER** を指定しておけば、 **TRANSFORMS** パラメーターの指定に欠落や誤りがあった場合にも、間違ったインストール処理の実行を防止できます。
- サイレント・インストールを正常に実行するには、コマンド・ラインまたは応答ファイルで **AGREETOLICENSE="yes"** プロパティを定義する必要があります。

手順

1. 以下のいずれかの方法で、インストール用の応答ファイルを作成します。

- ASCII ファイル・エディターを使用して、IBM MQ Windows サーバーのインストール・イメージで提供されるファイル `Response.ini` をコピーして編集します。
- ASCII ファイル・エディターを使用して独自の応答ファイルを作成する。
- **msiexec** コマンドを **SAVEINI** (さらにオプションで **ONLYINI**) コマンド行パラメーター付きで使用して、以下の例と同じ インストール・オプションが含まれる応答ファイルを生成する。

```
msiexec /i "path\IBM MQ.msi" /q SAVEINI="response_file"  
TRANSFORMS="1033.mst" AGREETOLICENSE="yes"
```

2. 応答ファイルを指定して **msiexec** コマンドを実行するには、以下の例に示すように、応答ファイルの絶対パスとファイル名を **USEINI** パラメーターと一緒に指定します。

```
msiexec /i "path\MSI\IBM MQ.msi" /l*v c:\install.log  
TRANSFORMS="1033.mst" USEINI="C:\MQ\Responsefile"
```

応答ファイル内のテキストはすべて英語であり、コメントは ; 文字で始まります。

例

以下の例は、標準的な応答ファイルを示しています。

```
[Response]  
PGMFOLDER="c:\mqm"  
DATFOLDER="c:\mqm\data"  
AGREETOLICENSE="yes"  
ADDLOCAL="Client"  
REMOVE="Toolkit"
```

Windows **MQParms** コマンドを使用したクライアントのインストール

MQParms コマンドを使用して、IBM MQ クライアントのインストールまたはアンインストールを呼び出すことができます。

始める前に

MQParms コマンドは、コマンド行で指定されたパラメーター、またはパラメーター・ファイル内で指定されたパラメーターを使用できます。パラメーター・ファイルは ASCII テキスト・ファイルです。その中にはインストールで設定するパラメーター値が入っています。**MQParms** コマンドは、指定されたパラメーターをとり、それに対応する **msiexec** コマンド行を生成します。

これは、**msiexec** コマンドで使用するすべてのパラメーターを、1つのファイルに保存できることを意味します。

ユーザー・アカウント制御 (UAC) が使用可能になっている Windows システム上で IBM MQ を実行している場合は、システム特権を持つインストール済み環境を呼び出す必要があります。コマンド・プロンプトか IBM MQ Explorer を使用している場合は、右クリックを使用してプログラムを開始し、「**管理者として実行**」を選択することにより、特権を昇格します。昇格された特権を使用せずに **MQParms** プログラムを実行しようとすると、インストールは失敗し、インストール・ログにエラー AMQ4353 が書き込まれます。

サイレント操作の場合、コマンド行上かパラメーター・ファイル内の [MSI] スタンザ内に **/q** または **/qn** パラメーターを付け加えなければなりません。また、**AGREETOLICENSE** パラメーターも「**yes**」に設定する必要があります。

MQParms コマンドで使用するパラメーター・ファイルには、**msiexec** コマンドで直接使用する応答ファイルに指定するパラメーターよりも多くのパラメーターを指定できます。また、IBM MQ のインストールで使用するパラメーター以外に、[Prepare IBM MQ Wizard](#) で使用できるパラメーターも指定することができます。

IBM MQ のインストール直後に Prepare IBM MQ Wizard を完了しない場合、または何らかの理由で IBM MQ のインストールを完了してから Prepare IBM MQ Wizard を完了するまでの間にマシンがリブートされる場合は、後でウィザードが管理者特権で実行されることを確認してください。そうしないと、インストールが不完全になり、失敗する可能性があります。「**ファイルを開く - セキュリティ警告**」ダイアログ・ボックスが表示され、発行元として International Business Machines Limited がリストされる場合もあります。ウィザードを続行するには、「**実行**」をクリックします。

ファイル MQParms.ini の例として、IBM MQ が提供されています。このファイルには、デフォルトのインストール・パラメーターが入っています。

インストール用のパラメーター・ファイルを作成するには、以下の2つの方法があります。

- ASCII ファイル・エディターを使用して、製品で提供されているファイル MQParms.ini をコピーして編集します。
- ASCII ファイル・エディターを使用して独自のパラメーター・ファイルを作成する。

このタスクについて

MQParms コマンドを使用してインストールを呼び出すには、次のようにします。

手順

1. コマンド・ラインで、IBM MQ インストール・メディアのルート・フォルダー (つまり、MQParms.exe ファイルの場所) に移動します。
2. 以下のコマンドを入力します。

```
MQParms [ parameter_file ] [ parameters ]
```

ここで、

parameter_file

該当するパラメーター値が入っているファイル。このファイルが、MQParms.exe と同じフォルダー内でない場合、絶対パスとファイル名を指定します。パラメーター・ファイルを指定しない場合のデフォルトは MQParms.ini になります。詳細については、[228 ページの『MQParms パラメーター・ファイル - クライアント・インストール』](#)を参照してください。

parameters

1 つ以上のコマンド行パラメーター。これらのリストについては、[MSDN Command-Line Options Web ページ](#)を参照してください。

例

MQParms コマンドの典型例は次のとおりです。

```
MQParms "c:\MyParamsFile.ini" /l*v c:\install.log
```

コマンド行とパラメーター・ファイルの両方にパラメーターを指定すると、コマンド行の設定が優先されます。

/i、/x、/a、または /j を指定しなかった場合の MQParms のデフォルトは、IBM MQ Windows Installer パッケージである IBM MQ.msi を使用した標準インストールです。つまり、以下のコマンド行部分が生成されます。

```
/i " current_folder \MSI\IBM MQ.msi"
```

Windows MQParms パラメーター・ファイル - クライアント・インストール

パラメーター・ファイルは、**MQParms** コマンドで使用できるパラメーターを収めたセクション (スタンザ) が入った ASCII テキスト・ファイルです。通常、これは MQParms.ini のような初期設定ファイルです。

MQParms コマンドは、次のようなファイル内のスタンザからパラメーターをとります。

[MSI]

MQParms コマンドの実行方法に関連した一般プロパティ、および IBM MQ のインストールに関連した一般プロパティが含まれています。

このスタンザ内に設定できるプロパティは、[220 ページの『msiexec を使用したクライアントのインストール』](#)、および [229 ページの表 33](#) に一覧で示されます。

MQParms では、このファイル内の他のスタンザはすべて無視されます。

スタンザのパラメーターは `property=value` の形式になります。ここで、`property` は常に大文字として解釈されますが、`value` は大文字小文字が区別されます。値ストリングに空白が入っている場合、二重引用符で囲まなければなりません。それ以外の値もほとんど二重引用符で囲むことができます。一部のプロパティは、以下のように複数の値を指定できます。

```
ADDLOCAL="Server,Client"
```

プロパティをクリアするには、以下のように値を空ストリングに設定します。

```
REINSTALL=""
```

以下の表は、設定できるプロパティを示しています。デフォルトは太字で示しています。

[MSI] スタンザの場合、標準的な MSI コマンド行オプションとプロパティを入力できます。以下に例を示します。

```
- /q  
- ADDLOCAL="client"  
- REBOOT=Suppress
```

IBM MQ のインストールに使用されるプロパティについては、[229 ページの表 33](#)、および [230 ページの表 34](#) を参照してください。

[229 ページの表 33](#) は、MQParms コマンドの実行方法に影響するスタンザの追加プロパティを示していますが、インストールには影響しません。

Property	値	説明
MQPLOG	<i>path file_name</i>	MQParms は指定された名前と場所でテキスト・ログ・ファイルを生成します。
MQPLANGUAGE	system user <i>transform_value</i> existing	インストール言語です。 system . デフォルトのシステム・ロケールの言語を使用してインストールします (デフォルト)。 ユーザー。ユーザーのデフォルト・ロケールの言語を使用してインストールします。 <i>transform_value</i> . この値で指定された言語を使用してインストールします。 230 ページの表 34 を参照してください。 existing . MQ が既にシステム上に存在する場合、デフォルトでは同じ言語が使用され、そうでない場合は system が使用されます。

表 33. MSI スタンザ内の MQParms で使用されるプロパティ (続き)

Property	値	説明
MQPSMS	0 no	0 または no です。MQParms は、msiexec コマンドが終了するのを待機しません (デフォルト)。 他のすべての値。MQParms は msiexec コマンドが終了するまで待ちます。
MQPINUSE	0 1	MQPINUSE が 1 に設定された場合、MQParms は IBM MQ ファイルが使用中の場合でも、インストールを続行します。このオプションが使用された場合、インストールを完了するにはリブートが必要です。

表 34. MQPLANGUAGE プロパティの有効値

言語	有効値		
U.S. 英語	英語	en_us	1033
ドイツ語	ドイツ語	de_de	1031
フランス語	フランス語	fr_fr	1036
スペイン語	スペイン語	es_es	1034
イタリア語	イタリア語	it_it	1040
ブラジル・ポルトガル語		pt_br	1046
日本語	日本語	ja_jp	1041
韓国語	韓国語	ko_kr	1042
中国語 (簡体字)		zh_cn	2052
中国語 (繁体字)		zh_tw	1028
チェコ語	チェコ語	cs_cz	1029
ロシア語	ロシア語	ru_ru	1049
ハンガリー語	ハンガリー語	hu_hu	1038
ポーランド語	ポーランド語	pl_pl	1045

パラメーター・ファイルの典型例は、次のとおりです。

```
[MSI]
MQPLANGUAGE=1033
MQPLOG=%temp%\MQParms.log
MQPSMS=no
ADDLOCAL=CLIENT
/m miffile
REMOVE=""
/l*v c:\install.log
```

Windows Windows のクライアント・インストール済み環境の変更

IBM MQ for Windows クライアントが既にインストールされていて、IBM MQ クライアント・フィーチャーの一部を除去またはインストールしたい場合には、インストールの変更を行います。

手順

1. IBM MQ インストール・イメージにアクセスします。

ロケーションは、ネットワーク・ロケーションまたはローカル・ファイル・システム・ディレクトリーの場合があります。[ダウンロード可能なインストール・イメージの入手先](#)を参照してください。

2. IBM MQ インストール・イメージの Windows ディレクトリーで Setup.exe を見つけます。

- ネットワーク・ロケーションでは、その場所は `m:\instmq\Windows\Setup.exe` のようになります。
- ローカル・ファイル・システム・ディレクトリーでは、この場所は `C:\instmq\Windows\Setup.exe` のようになります。

3. インストール処理を開始します。

コマンド・プロンプトから Setup.exe を実行するか、Windows エクスプローラーで Setup.exe をダブルクリックします。

注：UAC が有効になっている Windows システムにインストールする場合は、Windows プロンプトを受け入れて、ランチパッドを昇格して実行できるようにします。インストール時に、「**ファイルを開く - セキュリティ警告**」ダイアログ・ボックスが表示され、発行元として International Business Machines Limited がリストされる場合もあります。「**実行**」をクリックすると、インストールを続行できます。


IBM MQ インストール・ウィンドウが表示されます。

4. 「**Next (次へ)**」をクリックして、先に進みます。
5. 「**Modify (変更)**」を選択してから、「**Next (次へ)**」をクリックします。
「Features (フィーチャー)」パネルが表示されます。
6. フィーチャーのインストールを変更するには、以下の手順を実行します。

- a) フィーチャー名の隣の記号をクリックして、メニューを表示します。
- b) 次のうちの該当するオプションを選択します。
 - 「Install this feature (このフィーチャーをインストールします)」
 - 「Install this feature and all its subfeatures (if any) (このフィーチャーとすべてのサブフィーチャー (存在する場合) をインストールします)」
 - Do not install this feature (remove if already installed) (このフィーチャーをインストールしません (既にインストールされている場合は削除します))

フィーチャー名の隣の記号が変わり、現在のインストール・オプションが示されます。

7. 選択を完了したら、「**Next (次へ)**」をクリックします。
「IBM MQ セットアップ」ウィンドウには、選択したインストールの要約が表示されます。
8. 続行する場合は、「**変更**」をクリックして、進行状況表示バーが完了するまで待ちます。
IBM MQ クライアントが正常にインストールされると、IBM MQ セットアップ・ウィンドウに以下のメッセージが表示されます。Installation Wizard Completed Successfully
9. 「**Finish (終了)**」をクリックして、ウィンドウを閉じます。

 「プログラムの追加と削除」を使用したクライアント・インストールの変更
Windows の一部のバージョンでは、「プログラムの追加と削除」を使用してインストール済み環境を変更できます。

Windows 7 の場合は、以下の手順に従ってください。

1. Windows タスクバーから、「**スタート**」 > 「**コントロールパネル**」を選択します。
2. 「**アプリケーションの追加と削除**」を選択します。
3. **IBM MQ** を選択します。
4. 「**変更**」を選択します。

「IBM MQ セットアップ」ウィンドウで、「プログラム・メンテナンス」パネルが表示されます。

5. 「**Modify (変更)**」を選択してから、「**Next (次へ)**」をクリックします。
「Features (フィーチャー)」パネルが表示されます。
6. フィーチャーのインストール内容を変更するには、次のようにします。
 - a. フィーチャー名の隣の記号をクリックして、メニューを表示します。
 - b. 次のうちの該当するオプションを選択します。
 - 「Install this feature (このフィーチャーをインストールします)」
 - 「Install this feature and all its subfeatures (if any) (このフィーチャーとすべてのサブフィーチャー (存在する場合) をインストールします)」
 - Do not install this feature (remove if already installed) (このフィーチャーをインストールしません (既にインストールされている場合は削除します))

フィーチャー名の隣の記号が変わり、現在のインストール・オプションが示されます。
7. 選択を完了したら、「**Next (次へ)**」をクリックします。
8. 「IBM MQ セットアップ」ウィンドウには、選択したインストールの要約が表示されます。
続行するには、「**Modify (変更)**」をクリックします。
9. 進行状況表示バーが完了するのを待ちます。
IBM MQ クライアントのインストールが正常に完了すると、IBM MQ セットアップ・ウィンドウに次のメッセージが表示されます。
Installation Wizard Completed Successfully
「**Finish (終了)**」をクリックして、ウィンドウを閉じます。
10. Windows 8 では、「**プログラムの追加と削除**」オプションで製品全体がアンインストールされます。
インストール済み環境に変更を加えるためには、元のインストール・メディアから `setup.exe` ファイルを実行する必要があります。

Windows `msiexec` を使用したクライアント・インストールのサイレント変更
`msiexec` を使用して、IBM MQ クライアント・インストールを変更できます。

`msiexec` を使用して IBM MQ クライアントのインストール済み環境をサイレントに変更するには、インストール・ページの指示に従いますが、追加するフィーチャーを組み込むように `ADDLOCAL` パラメーターを設定し、削除するフィーチャーに `REMOVE` パラメーターを設定します。

例えば、`ADDLOCAL="JavaMsg"` および `REMOVE=""` を使用した場合、Java Messaging および Web Services フィーチャーを組み込むようにインストール済み環境が変更されます。

`msiexec` の説明については、[220 ページの『msiexec を使用したクライアントのインストール』](#)を参照してください。

Windows `MQParms` を使用したクライアント・インストールのサイレント変更
`MQParms` コマンドを使用して、IBM MQ クライアント・インストールを変更できます。

`MQParms` を使用して IBM MQ クライアントのインストール済み環境をサイレントに変更するには、インストール・ページの指示に従います。ただし、追加するフィーチャーを組み込むように `ADDLOCAL` パラメーターを設定し、削除するフィーチャーに `REMOVE` パラメーターを設定します。

例えば、`ADDLOCAL="JavaMsg"` および `REMOVE=""` を使用した場合、Java Messaging および Web Services フィーチャーを組み込むようにインストール済み環境が変更されます。

`MQParms` コマンドの詳細については、[227 ページの『MQParms コマンドを使用したクライアントのインストール』](#)を参照してください。

Windows Windows での試用ライセンスの変換

IBM MQ を再インストールせずに、試用ライセンスを完全ライセンスに変換します。

試用ライセンスの有効期限が切れると、**strmqm** コマンドによって表示される "count-down" により、ライセンスの有効期限が切れたことが通知され、コマンドは実行されません。

始める前に

1. IBM MQ が試用ライセンスでインストールされている。
2. IBM MQ の完全ライセンスが交付されたコピーのインストール・メディアに対するアクセス権がある。

このタスクについて

試用ライセンスを完全ライセンスに変換するには、**setmqprd** コマンドを実行します。

IBM MQ の試用コピーに完全ライセンスを適用しないことにした場合は、いつでもこのコピーをアンインストールできます。

手順

1. 完全ライセンスが交付されたインストール・メディアから完全ライセンスを取得します。
フル・ライセンス・ファイルは `amqpcert.lic` です。Windows では、そのファイルは、インストール・メディアの `\MediaRoot\licenses` ディレクトリーに入っています。このファイルは、IBM MQ のインストール・パスの `bin` ディレクトリーにインストールされます。
2. アップグレードするインストール済み環境から **setmqprd** コマンドを実行します。

```
MQ_INSTALLATION_PATH\bin\setmqprd \MediaRoot\licenses\amqpcert.lic
```

関連資料

[setmqprd](#)

Windows Windows システムでの各国語によるメッセージの表示

別の各国語メッセージ・カタログのメッセージを表示するには、**MQS_FORCE_NTLANGID** 環境変数を設定するか、地域設定を変更する必要があります。

このタスクについて

メッセージが U.S. English のものは、IBM MQ とともに自動的にインストールされます

IBM MQ でサポートされている各国語メッセージは、自動的にインストールされます。メッセージは、以下の順序に基づいて各国語で表示されます。

1. **MQS_FORCE_NTLANGID** 環境変数の値 (設定されている場合)。
2. メッセージを表示しているユーザーの地域形式 (地域形式で指定された言語が IBM MQ でサポートされている場合)。
3. 管理システムのロケール (システム・ロケールで指定された言語が IBM MQ でサポートされている場合)。
4. 米国英語 (サポートされている他の言語に決められない場合)。

注: キュー・マネージャーは、普通はマシン上のサービスにより起動されるので、独自のユーザー・アカウント (`MUSR_MQADMIN` など) がインストール時に提供される特定のドメイン・アカウントで実行していません。詳しくは、[IBM MQ Windows サービスのローカルおよびドメイン・ユーザー・アカウント](#)を参照してください。

ユーザー・アカウントの地域形式に関連付けられていない言語によるメッセージが必要な場合、以下のステップを実行してください。

手順

1. キュー・マネージャーによって表示されるメッセージに関する **MQS_FORCE_NTLANGID** 環境変数を、ご希望の言語の言語 ID にグローバルに設定します。
MQS_FORCE_NTLANGID はシステム全体で設定する必要があります。システム全体で設定しないと、メッセージを表示するユーザー全員が個々に環境変数を設定する必要があります。
16 進表記で表わされる言語 ID 値が、Microsoft 資料の [Language Identifier Constants and Strings](#) にリストされます。
2. サービスとしてキュー・マネージャーを実行しているマシンをリブートして、環境変数を有効にします。

Windows 再配布可能クライアント (Windows)

Windows 64-ビット・イメージは Win64.zip ファイルで出荷されます。

ファイル名

アーカイブまたは .zip ファイルの名前は、ファイルの内容と相当する保守レベルを示しています。

IBM MQ 9.3 では、クライアント・イメージが次のファイル名で用意されています。

長期サポート: **9.3.0 IBM MQ C** および **.NET** 再配布可能クライアント (Windows x64 用)

9.3.0.0-IBM-MQC-Redist-Win64.zip

長期サポート: **9.3.0 IBM MQ JMS** および **Java** 再配布可能クライアント

9.3.0.0-IBM-MQC-Redist-Java.zip

アプリケーションを配布するためのランタイム・ファイルの選択

再配布可能クライアントによって bin ディレクトリーの下に **genmqpkg** という名前のスクリプト・ファイルが提供されます。

genmqpkg スクリプトを使用して、ファイルの配布先となるアプリケーションの必要に合うように調整された、より小さいファイルのサブセットを生成できます。IBM MQ のランタイム要件を決定するために、一連の対話式 Yes または No の質問があります。

アプリケーション。

最後に、**genmqpkg** は、スクリプトが必要なディレクトリーとファイルを複製するための、新しいターゲット・ディレクトリーを指定するように要求します。

重要: IBM サポートは、再配布可能クライアント・パッケージに含まれる、完全で無修正のファイルのセットだけを支援することができます。

その他の考慮事項

Windows では、インストールされていないクライアントのデフォルトのデータ・パスは %HOMEDRIVE%\%HOMEPATH%\IBM\MQ\data です。

MQ_OVERRIDE_DATA_PATH 環境変数を使用して、データ・パスのデフォルトのディレクトリーを変更できます。

注: ディレクトリーは自動的に作成されないため、最初にディレクトリーを作成する必要があります。

再配布可能クライアント・ランタイムと、フルインストールされた IBM MQ クライアントまたはサーバーとが異なる場所にインストールされている場合、それらは共存することができます。

重要: フルインストールされた IBM MQ と同じ場所に再配布可能イメージをアンパックすることは、サポートされていません。

クラスパスの変更

dspmqver、**setmqenv**、および **crtmqenv** コマンドによって使用されるクラスパスにより、**com.ibm.mq.allclient.jar** および **com.ibm.mq.jakarta.client.jar** が、**com.ibm.mq.jar** および **com.ibm.mqjms.jar** の直後に環境に追加されます。

Windows 上の再配布可能クライアントからの **dspmqver** 出力の例:

```
Name: IBM MQ
Version: 9.3.0.0
Level: p930-930-L220415
BuildType: IKAP - (Production)
Platform: IBM MQ for Windows (x64 platform)
Mode: 64-bit
O/S: Windows 10 Professional x64 Edition, Build 7601: SP1
InstName: MQNI09200004
InstDesc: IBM MQ V9.3.0.0 (Redistributable)
Primary: No
InstPath: C:\Users\johndoe\Desktop\Redist
DataPath: C:\Users\johndoe\IBM\MQ\data
MaxCmdLevel: 930
```

関連概念

28 ページの『再配布可能な IBM MQ クライアント』

IBM MQ 再配布可能クライアントは、.zip ファイルまたは .tar ファイルで提供されるランタイム・ファイルの集合であり、再配布可能ライセンス条項に基づいてサード・パーティーに再配布できます。これにより、アプリケーションおよびアプリケーションが必要とするランタイム・ファイルを単一のパッケージで配布するための簡単な方法が提供されます。

Windows .NET アプリケーション・ランタイム - Windows のみ

.NET アプリケーションを使用する際の考慮事項。

Windows for .NET アプリケーション上の再配布可能イメージに配置されるランタイム DLL ファイルは、通常、プライマリー・インストールのインストール時に、システム管理者特権を持つユーザーによってグローバル・アセンブリー・キャッシュ (GAC) に登録されます。ただし、これによって再配布の利点が大幅に制限されます。

Windows プラットフォーム上の再配布可能パッケージには、DLL を GAC に登録するためのツールが用意されていないため、.NET アプリケーションは他の方法で適切なアセンブリーを見つける必要があります。この状況で使用可能な 2 つのオプションがあります。

プロービング

.NET ランタイムは、GAC を検査した後に、プロービングによって必要なアセンブリーを見つけようとし、最初に検査される場所はアプリケーション・ベースです。これはアプリケーションが実行されているルートです。詳しくは、Microsoft Web サイトの「ランタイムによるアセンブリーの検索方法」を参照してください。

このアプローチを使用するとき、.NET アプリケーションを構築する際に使用されるアセンブリーのメンテナンス・レベルは、ランタイムで使用されるものと同じでなければならぬことに注意してください。例えば、IBM MQ 8.0.0 Fix Pack 4 で構築されたアプリケーションは、IBM MQ 8.0.0 Fix Pack 4 再配布可能クライアント・ランタイムによって実行する必要があります。

このアプローチを使用すると、\bin ディレクトリーに IBM MQ アセンブリーに沿って配置されている .NET アプリケーションは、プライマリー IBM MQ インストール (存在する場合) からアセンブリーを選択し、再配布可能のコピーにフォールバックします。

1. .NET アプリケーションをフル IBM MQ インストール (`csc \t:exe \r:System.dll \r:amqmdnet.dll \lib: \out:nmqwrld.exe nmqwrld.cs`) の下にコンパイルします。
2. 再配布可能クライアントの .zip ファイル内の exe ファイルを \bin ディレクトリーにコピーします。

DEVPATH 環境変数

以前のようにアプリケーションの構築、配布、解凍、実行を可能にする代替方式は、DEVPATH を使用して必要なアセンブリを見つけることです。プロービング・アプローチとは異なり、このオプションでは GAC にある一致するアセンブリがオーバーライドされます。ただし、この理由のために、Microsoft は実稼働環境でこの方式を使用しないことを推奨しています。

このアプローチは、フルインストールされた IBM MQ 環境がクライアントに存在する可能性があるときに有効な場合があります。ただし、常に再配布可能なアセンブリを使用することをお勧めします。

1. .NET アプリケーションをフル IBM MQ インストールの下でコンパイルする (csc \t:exe \r:System.dll \r:amqmdnet.dll \lib: \out:nmqwrld.exe nmqwrld.cs)
2. .exe ファイルを、再配布可能クライアントの .zip ファイルにコピーするか、またはコピーして一緒に配置します。
3. .exe ファイルと同じディレクトリーに、.config のサフィックスが付いた .exe ファイルの名前が付いたアプリケーション構成ファイルを作成します。これは、以下の内容を持つ nmqwrld.exe.config です。

```
<configuration>
  <runtime>
    <developmentMode developerInstallation="true" />
  </runtime>
</configuration>
```

4. **setmqenv -s** を呼び出し、DEVPATH 環境変数を設定して、アプリケーションを実行する前に再配布可能イメージから \bin ディレクトリーを指定します。以下に例を示します。

```
set DEVPATH=%MQ_INSTALLATION_PATH%\bin
```

.NET の再配布可能管理対象クライアントのトレースの開始と停止

IBM MQ .NET アプリケーションのトレースを有効にするには、いくつかの異なる方法があります。詳しくは、[IBM MQ .NET アプリケーションのトレース](#)を参照してください。

通常は、IBM サポートの要請があった場合にのみ、トレース機能を使用する必要があります。

.NET に関する詳細情報

.NET について詳しくは、[IBM MQ .NET プログラムの作成とデプロイ](#)を参照してください。

関連概念

28 ページの『[再配布可能な IBM MQ クライアント](#)』

IBM MQ 再配布可能クライアントは、.zip ファイルまたは .tar ファイルで提供されるランタイム・ファイルの集合であり、再配布可能ライセンス条項に基づいてサード・パーティーに再配布できます。これにより、アプリケーションおよびアプリケーションが必要とするランタイム・ファイルを単一のパッケージで配布するための簡単な方法が提供されます。

Windows Windows での IBM MQ インストールの検査

このセクションのトピックでは、Windows システムで IBM MQ のサーバー・インストールまたはクライアント・インストールを検査する方法について説明します。

このタスクについて

IBM MQ サーバーのローカル (スタンドアロン) サーバー・インストールやサーバー間インストールを以下のように検査できます。

- ローカル・サーバーのインストールには、他の IBM MQ インストールとの通信リンクはありません。
- サーバー間インストールには、その他のインストールへのリンクがあります。

IBM MQ MQI client のインストールが正常に完了しており、通信リンクが動作していることも検査できます。

手順

- ローカル・サーバー・インストールを検査するには、[237 ページの『Windows でのコマンド行を使用したローカル・サーバー・インストールの検査』](#)を参照してください。
- サーバー間インストールを検査するには、[238 ページの『Windows でのコマンド行を使用したサーバー間インストールの検査』](#)を参照してください。
- クライアントのインストールを検査するには、[241 ページの『Windows でクライアント・インストールの検査』](#)を参照してください。

Windows Windows でのコマンド行を使用したローカル・サーバー・インストールの検査

Windows システムでは、1つのキュー・マネージャーと1つのキューだけの単純な構成を作成するコマンド行を使用して、ローカル・インストールを検査できます。

始める前に

インストールを検査するには、始めにサンプル・パッケージをインストールする必要があります。

検査手順を開始する前に、システムに最新のフィックスが適用されていることを確認したい場合もあります。最新のアップデートの格納場所について詳しくは、[179 ページの『Windows の場合の要件の確認』](#)を参照してください。

このタスクについて

コマンド・ラインからデフォルトのキュー・マネージャーを構成するには、次の手順に従います。キュー・マネージャーが構成された後、amqsput サンプル・プログラムを使用してキューにメッセージを書き込みます。その後、amqsget サンプル・プログラムを使用して、キューからメッセージを取得します。

IBM MQ オブジェクト定義は、大/小文字を区別します。MQSC コマンドとして小文字で入力したテキストは、単一引用符で囲まない限り、自動的に大文字に変換されます。ここでの例は、必ず示されているとおりに入力してください。

手順

- 環境をセットアップします。

- 次のコマンドを入力し、特定のインストールで使用する環境変数を設定します。

```
MQ_INSTALLATION_PATH\bin\setmqenv -s
```

ここで、MQ_INSTALLATION_PATH は IBM MQ がインストールされている場所を示しています。

- 以下のコマンドを入力して、環境が正しく設定されていることを確認します。

```
dspmqver
```

コマンドが正常に完了して、予想したバージョン番号とインストール名が戻されたら、環境は正しく設定されています。

- 次のコマンドを入力して、QMA というキュー・マネージャーを作成します。

```
crtmqm QMA
```

キュー・マネージャーが作成されたとき、およびデフォルトの IBM MQ オブジェクトが作成されたときに、メッセージで通知されます。

- 次のコマンドを入力して、キュー・マネージャーを開始します。

```
stimqm QMA
```

キュー・マネージャーが始動すると、メッセージが表示されます。

4. 次のコマンドを入力して、MQSC を開始します。

```
runmqsc QMA
```

MQSC が開始すると、メッセージが表示されます。MQSC にはコマンド・プロンプトはありません。

5. 次のコマンドを入力して、QUEUE1 というローカル・キューを定義します。

```
DEFINE QLOCAL (QUEUE1)
```

キューが作成されると、メッセージが表示されます。

6. 次のコマンドを入力し、MQSC を停止します。

```
end
```

いくつかのメッセージに続いて、コマンド・プロンプトが表示されます。

注：これ以降の手順では、サンプル・パッケージがインストールされている必要があります。

7. 次のコマンドを入力し、キューにメッセージを書き込みます。

```
amqsput QUEUE1 QMA
```

次のメッセージが表示されます。

```
Sample AMQSPUT0 start  
target queue is QUEUE1
```

8. それぞれが異なるメッセージである行に、適当なメッセージ・テキストを 1 行以上入力します。メッセージ入力を終了するために空白行を 1 行入力します。

以下のメッセージが表示されます。

```
Sample AMQSPUT0 end
```

メッセージがキューに書き込まれ、コマンド・プロンプトが表示されます。

9. 次のコマンドを入力し、キューからメッセージを取得します。

```
amqsget QUEUE1 QMA
```

サンプル・プログラムが開始されて、キューに書き込んだメッセージが表示されます。

タスクの結果

これで、ローカル・インストールの検査が正常に終了しました。

Windows Windows でのコマンド行を使用したサーバー間インストールの検査

一方を送信側、他方を受信側として 2 つのサーバーを使用した、サーバー間インストールを検査できます。

始める前に

- Windows では、IBM MQ は TCP、SNA、NetBios、および SPX をサポートしています。

このタスクの例では TCP/IP を使用します。TCP を使用しない場合は、[Windows における通信のセットアップ](#)を参照してください。

- 各サーバーで、ユーザーが IBM MQ 管理者グループ (**mqm**) のメンバーであることを確認します。
- 送信側サーバーと受信側サーバーのインストール済み環境を判別します。これらのインストール済み環境は、同じシステム上に存在する場合も別のシステム上に存在する場合があります。

このタスクについて

IBM MQ オブジェクト定義は、大/小文字を区別します。MQSC コマンドとして小文字で入力したテキストは、単一引用符で囲まない限り、自動的に大文字に変換されます。ここでの例は、必ず示されているとおりに入力してください。

手順

1. receiver サーバーの場合:

- ポートの空き状況を、例えば **netstat** を実行して確認します。このコマンドについて詳しくは、ご使用のオペレーティング・システムの資料を参照してください。

ポート 1414 が使用中でない場合は、ステップ 2g におけるポート番号として 1414 を使用するように書き留めます。後で検査する際のリスナー用のポートとして、同じ番号を使用します。このポート番号が使用中の場合は、1415 などの使用されていないポートを書き留めます。

- コマンド・プロンプトで以下のコマンドを入力して、使用するインストールの環境をセットアップします。

```
MQ_INSTALLATION_PATH\bin\setmqenv -s
```

ここで、**MQ_INSTALLATION_PATH** は IBM MQ がインストールされている場所を示しています。

- コマンド・プロンプトで次のコマンドを入力し、QMB というキュー・マネージャーを作成します。

```
critmqm QMB
```

キュー・マネージャーが作成されたことと、デフォルトの IBM MQ オブジェクトが作成されたことがメッセージで示されます。

- 次のコマンドを入力して、キュー・マネージャーを開始します。

```
strmqm QMB
```

キュー・マネージャーが開始されると、メッセージが表示されます。

- 次のコマンドを入力して、MQSC を開始します。

```
runmqsc QMB
```

MQSC が開始されたことが、メッセージで通知されます。MQSC にはコマンド・プロンプトはありません。

- 次のコマンドを入力して、RECEIVER.Q というローカル・キューを定義します。

```
DEFINE QLOCAL (RECEIVER.Q)
```

キューが作成されたことを示すメッセージが表示されます。

- 次のコマンドを入力して、リスナーを定義します。

```
DEFINE LISTENER (LISTENER1) TRPTYPE (TCP) CONTROL (QMGR) PORT ( PORT_NUMBER )
```

ここで、**port_number** は、リスナーが実行されているポートの名前です。この番号は、送信側チャネルの定義で使用した番号と同じでなければなりません。

- 次のコマンドを入力して、リスナーを開始します。

```
START LISTENER (LISTENER1)
```

注: リスナーを、バックグラウンド・プロセスの優先順位を自動的に下げるシェルから、バックグラウンドで開始しないでください。

- i) 次のコマンドを入力し、受信側チャンネルを定義します。

```
DEFINE CHANNEL (QMA.QMB) CHLTYPE (RCVR) TRPTYPE (TCP)
```

チャンネルが作成されると、メッセージで通知されます。

- j) 次を入力して、MQSC コマンドを終了します。

```
end
```

いくつかのメッセージに続いてコマンド・プロンプトが表示されます。

2. **sender** サーバーの場合:

- a) コマンド・プロンプトで以下のコマンドを入力して、使用するインストールの環境をセットアップします。

```
MQ_INSTALLATION_PATH\bin\setmqenv -s
```

ここで、`MQ_INSTALLATION_PATH` は IBM MQ がインストールされている場所を示しています。

- b) コマンド・プロンプトで次のコマンドを入力し、QMA というキュー・マネージャーを作成します。

```
crtmqm QMA
```

キュー・マネージャーが作成されたことと、デフォルトの IBM MQ オブジェクトが作成されたことがメッセージで示されます。

- c) 次のコマンドを入力し、キュー・マネージャーを開始します。

```
stirmqm QMA
```

キュー・マネージャーが開始されると、メッセージが表示されます。

- d) 次のコマンドを入力して、MQSC を開始します。

```
iunmqsc QMA
```

MQSC セッションが開始されたことが、メッセージで通知されます。MQSC にはコマンド・プロンプトはありません。

- e) 次のコマンドを入力して、(伝送キューとして使用する) QMB というローカル・キューを定義します。

```
DEFINE QLOCAL (QMB) USAGE (XMITQ)
```

キューが作成されると、メッセージで通知されます。

- f) 次のコマンドを入力して、リモート・キューのローカル定義を定義します。

```
DEFINE QREMOTE (LOCAL.DEF.OF.REMOTE.QUEUE) RNAME (RECEIVER.Q) RQMNAME ('QMB') XMITQ (QMB)
```

- g) 次のコマンドを入力し、送信側チャンネルを定義します。

```
DEFINE CHANNEL (QMA.QMB) CHLTYPE (SDR) CONNAME ('CON-NAME(PORT)') XMITQ (QMB) TRPTYPE (TCP)
```


`con-name` は、受信側システムの TCP/IP アドレスです。両方のインストール済み環境が同じシステム上にある場合は、`con-name` は `localhost` となります。`port` は、1a で書き留めたポートです。ポートを指定しない場合は、デフォルト値の 1414 が使用されます。

- h) 次のコマンドを入力し、送信側チャンネルを開始します。

```
START CHANNEL(QMA.QMB)
```

受信側サーバーの受信側チャンネルは、送信側チャンネルを開始すると自動的に開始されます。

- i) 次のコマンドを入力し、MQSC を停止します。

```
end
```

いくつかのメッセージに続いてコマンド・プロンプトが表示されます。

- j) 送信側サーバーと受信側サーバーの両方が同じシステムにインストールされている場合は、以下のコマンドを入力して、キュー・マネージャーが別のインストール済み環境で作成されていることを確認します。

```
dspmqr -o installation
```

キュー・マネージャーが同じインストール済み環境にある場合は、**setmqm** コマンドを使用して、QMA を送信側のインストール済み環境に移動させるか、QMB を受信側のインストール済み環境に移動させます。詳細については、[setmqm](#) を参照してください。

- k) リモート・キューのローカル定義にメッセージを書き込みます。これにより、リモート・キューの名前が指定されます。以下のコマンドを入力します。

```
amqspqr LOCAL.DEF.OF.REMOTE.QUEUE QMA
```

`amqspqr` が開始されたことを示すメッセージが表示されます。

- l) 1 つ以上の行にメッセージ・テキストを入力し、その後に空白行を入力します。

`amqspqr` が終了したことを示すメッセージが表示されます。メッセージがキューに書き込まれ、再びコマンド・プロンプトが表示されます。

3. 受信側サーバーの場合:

- a) 次のコマンドを入力し、受信側のキューからメッセージを取得します。

```
amqsgr RECEIVER.Q QMB
```

サンプル・プログラムが開始されて、キューに書き込んだメッセージが表示されます。休止の後、サンプル・プログラムが終了します。その後、コマンド・プロンプトが表示されます。

タスクの結果

これでサーバー間インストールの検査が正常に終了しました。

Windows Windows でクライアント・インストールの検査

IBM MQ MQI client のインストールが正常に完了しており、通信リンクが動作していることを検査できます。

このタスクについて

この検査手順は、`queue.manager.1` というキュー・マネージャー、`QUEUE1` というローカル・キュー、およびサーバー上の `CHANNEL1` というサーバー接続チャンネルを作成する方法を示します。

この手順は、IBM MQ MQI client・ワークステーションにクライアント接続チャンネルを作成する方法を示しています。また、サンプル・プログラムを使用してメッセージをキューに書き込み、キューからメッセージを取り出す方法を示します。

この例では、クライアントのセキュリティ問題については説明しません。IBM MQ MQI client のセキュリティ問題に関心がある場合は、[IBM MQ MQI client セキュリティのセットアップ](#)を参照してください。

この検査手順では、以下を想定しています。

- 完全な IBM MQ サーバー製品がサーバーにインストールされている。
- サーバーのインストールがネットワークでアクセス可能である。
- クライアント・システム上に IBM MQ MQI client・ソフトウェアがインストールされている。
- IBM MQ のサンプル・プログラムがインストールされている。
- サーバー・システムおよびクライアント・システム上に TCP/IP が構成されている。詳しくは、[サーバーとクライアント間の接続の構成](#)を参照してください。

手順

1. コマンド行を使用して、サーバーとクライアントをセットアップします。
詳細については、[242 ページの『Windows でのコマンド行を使用したサーバーおよびクライアントのセットアップ』](#)を参照してください。
2. クライアントとサーバーの間の通信をテストします。
詳細については、[245 ページの『Windows でのクライアントとサーバー間の通信の検査』](#)を参照してください。

関連タスク

[218 ページの『Windows への IBM MQ クライアントのインストール』](#)

このトピックでは、IBM MQ クライアントを Windows システムにインストールする方法について説明します。この手順は、初回または 2 回目以降のインストールに使用できます。

Windows Windows でのコマンド行を使用したサーバーおよびクライアントのセットアップ
コマンド行を使用して、Linux 上のクライアント・インストールの検証に使用する必要があるオブジェクトを作成します。サーバー上では、キュー・マネージャー、ローカル・キュー、リスナー、およびサーバー接続チャンネルを作成します。クライアントに接続権限と所定のキューの使用権限を与えるセキュリティ・ルールを適用する必要もあります。クライアントでは、クライアント接続チャンネルを作成します。サーバーとクライアントのセットアップ後に、サンプル・プログラムを使用して検証手順を完了できます。

始める前に

このタスクを始める前に、[241 ページの『Windows でクライアント・インストールの検査』](#)の情報を参照してください。

このタスクについて

このタスクは、コマンド行を使用して、サーバーとクライアントをセットアップし、クライアント・インストールを検証できるようにする方法について説明します。

手順

1. [243 ページの『Windows でのコマンド行を使用したサーバーのセットアップ』](#)の説明に従って、サーバーをセットアップします。
2. [244 ページの『MQSERVER 環境変数を使用したキュー・マネージャーへの接続 \(Windows\)』](#)の説明に従って、クライアントをセットアップします。

次のタスク

245 ページの『Windows でのクライアントとサーバー間の通信の検査』の説明に従って、クライアントとサーバーの間の通信をテストします。

Windows Windows でのコマンド行を使用したサーバーのセットアップ

次の指示に従って、サーバーにキュー・マネージャー、キュー、およびチャネルを作成します。その後、これらのオブジェクトを使ってインストールを検証できます。

このタスクについて

これらの指示は、キュー・マネージャーや他の IBM MQ オブジェクトが定義されていないことを前提にしています。

IBM MQ オブジェクト定義は、大/小文字を区別します。MQSC コマンドとして小文字で入力したテキストは、単一引用符で囲まない限り、自動的に大文字に変換されます。ここでの例は、必ず示されているとおりに入力してください。

手順

1. mqm グループに含まれていないユーザー ID をサーバー上に作成します。
このユーザー ID は、サーバーおよびクライアントに存在する必要があります。これが、サンプル・アプリケーションの実行に使用する必要のあるユーザー ID です。これを使用しないと、2035 エラーが戻されます。
2. 現行のシェルでインストールを使用できるように、さまざまな環境変数を設定する必要があります。環境変数は、以下のコマンドを入力して設定できます。

```
MQ_INSTALLATION_PATH\bin\setmqenv -s
```

ここで、MQ_INSTALLATION_PATH は IBM MQ がインストールされている場所を指します

3. 次のコマンドを入力して、QUEUE.MANAGER.1 というキュー・マネージャーを作成します。

```
crtmqm QUEUE.MANAGER.1
```

キュー・マネージャーが作成されたことを示すメッセージが表示されます。

4. 次のコマンドを入力して、キュー・マネージャーを開始します。

```
strmqm QUEUE.MANAGER.1
```

キュー・マネージャーが開始されると、メッセージが表示されます。

5. 次のコマンドを入力して、MQSC を開始します。

```
runmqsc QUEUE.MANAGER.1
```

MQSC セッションが開始されたことが、メッセージで通知されます。MQSC にはコマンド・プロンプトはありません。

6. 次のコマンドを入力して、QUEUE1 というローカル・キューを定義します。

```
DEFINE QLOCAL(QUEUE1)
```

キューが作成されると、メッセージで通知されます。

7. 次のコマンドを入力して、ステップ 1 で作成したユーザー ID に対して QUEUE1 の使用を許可します。

```
SET AUTHREC PROFILE(QUEUE1) OBJTYPE(QUEUE) PRINCIPAL(' non_mqm_user ') AUTHADD(PUT,GET)
```

ここで、*non_mqm_user* は、ステップ 1 で作成したユーザー ID です。許可が設定されると、メッセージで通知されます。また、次のコマンドを実行して、ユーザー ID に接続する権限を付与します。

```
SET AUTHREC OBJTYPE(QMGR) PRINCIPAL(' non_mqm_user ') AUTHADD(CONNECT)
```

このコマンドを実行しないと、2305 停止エラーが返されます。

8. 次のコマンドを入力し、サーバー接続チャンネルを定義します。

```
DEFINE CHANNEL (CHANNEL1) CHLTYPE (SVRCONN) TRPTYPE (TCP)
```

チャンネルが作成されると、メッセージで通知されます。

9. 次の MQSC コマンドを入力することにより、クライアント・チャンネルに対して、キュー・マネージャーへの接続、およびステップ 1 で作成したユーザー ID での実行を許可します。

```
SET CHLAUTH(CHANNEL1) TYPE(ADDRESSMAP) ADDRESS(' client_ipaddr ') MCAUSER(' non_mqm_user ')
```

ここで、*client_ipaddr* はクライアント・システムの IP アドレスで、*non_mqm_user* はステップ 1 で作成したユーザー ID です。ルールがいつ設定されたかはメッセージに表示されます。

10. 次のコマンドを入力して、リスナーを定義します。

```
DEFINE LISTENER (LISTENER1) TRPTYPE (TCP) CONTROL (QMGR) PORT (port_number)
```

port_number は、リスナーが稼働するポートの番号です。この番号は、218 ページの『Windows への IBM MQ クライアントのインストール』でクライアント接続チャンネルの定義時に使用する番号と同じでなければなりません。

注：コマンドからポート・パラメーターを省略すると、デフォルト値 1414 がリスナー・ポートに対して使用されます。1414 以外のポートを指定する場合は、次のようにコマンドに port パラメーターを含める必要があります。

11. 次のコマンドを入力して、リスナーを開始します。

```
START LISTENER (LISTENER1)
```

12. 次のコマンドを入力し、MQSC を停止します。

```
end
```

いくつかのメッセージに続いてコマンド・プロンプトが表示されます。

次のタスク

クライアントをセットアップする指示に従ってください。244 ページの『MQSERVER 環境変数を使用したキュー・マネージャーへの接続 (Windows)』を参照してください。

Windows MQSERVER 環境変数を使用したキュー・マネージャーへの接続 (Windows)

IBM MQ アプリケーションが IBM MQ MQI client で稼働している場合、使用する MQI チャンネル、通信タイプ、およびサーバーのアドレスが必要です。MQSERVER 環境変数を定義することにより、これらのパラメーターを設定します。

始める前に

このタスクを開始する前に、243 ページの『Windows でのコマンド行を使用したサーバーのセットアップ』のタスクを完了し、以下の情報を保存する必要があります。

- サーバーのホスト名または IP アドレス、およびリスナーを作成したときに指定したポート番号。
- サーバー接続チャンネルのチャンネル名。

このタスクについて

このタスクでは、IBM MQ MQI client の接続を、このクライアント上に MQSERVER 環境変数を定義することによって行う方法について説明します。

代わりに、生成されたクライアント・チャンネル定義テーブル amqclchl1.tab にアクセス権限を付与することもできます。[クライアント接続チャンネル定義へのアクセスを参照してください](#)。

あるいは、Windows では、Active Directory サポートが使用可能になっていれば、クライアントは Active Directory から動的にクライアント接続情報を見ることができます。

手順

- 243 ページの『[Windows でのコマンド行を使用したサーバーのセットアップ](#)』のステップ 1 で作成したユーザー ID としてログインします。
- TCP/IP 接続を確認します。クライアントから、次のいずれかのコマンドを入力します。
 - ping server-hostname
 - ping n.n.n.n

n.n.n.n は、ネットワーク・アドレスを表します。ネットワーク・アドレスを IPv4 小数点付き 10 進数形式 (例えば 192.0.2.0) で設定できます。または、アドレスを IPv6 16 進数形式 (例えば、2001:0DB8:0204:acff:fe97:2c34:fde0:3485) で設定します。

ping コマンドが失敗した場合は、TCP/IP 構成を修正してください。
- MQSERVER 環境変数を設定します。クライアントから、次のコマンドを入力します。

```
SET MQSERVER=CHANNEL1/TCP/server-address(port)
```

説明

- CHANNEL1 は、サーバー接続チャンネル名です。
- server-address はサーバーの TCP/IP ホスト名です。
- port は、サーバーが listen している TCP/IP ポート番号です。

ポート番号が提供されていない場合、IBM MQ は qm.ini ファイル、つまりクライアント構成ファイルで指定されているものを使用します。これらのファイルに値が指定されていない場合、IBM MQ は、サービス名 MQSeries の TCP/IP サービス・ファイルで識別されているポート番号を使用します。サービス・ファイル内に MQSeries エントリが存在しない場合は、デフォルト値の 1414 が使用されます。クライアントが使用するポート番号とサーバー・リスナー・プログラムが使用するポート番号は同じであることが重要です。

次のタスク

サンプル・プログラムを使用してクライアントとサーバー間の通信をテストします。[245 ページの『Windows でのクライアントとサーバー間の通信の検査』](#)を参照してください。

Windows Windows でのクライアントとサーバー間の通信の検査

IBM MQ MQI client ・ワークステーションで amqsputc サンプル・プログラムを使用して、サーバー・ワークステーションのキューにメッセージを書き込みます。amqsgetc サンプル・プログラムを使用して、メッセージをそのキューから取得してクライアントに戻します。

始める前に

このセクションのこれまでのトピックを完了しておきます。

- キュー・マネージャー、チャンネル、およびキューをセットアップします。
- コマンド・ウィンドウを開きます。
- システム環境変数を設定します。

このタスクについて

IBM MQ オブジェクト定義では大/小文字が区別されることに注意してください。MQSC コマンドとして小文字で入力されたテキストは、単一引用符で囲んでいない限り、自動的に大文字に変換されます。ここでの例は、必ず示されているとおりに入力してください。

手順

- 32 ビット・システムでは `MQ_INSTALLATION_PATH\Tools\C\Samples\Bin` ディレクトリーに、64 ビット・システムでは `MQ_INSTALLATION_PATH\Tools\C\Samples\Bin64` ディレクトリーに移動します。
`MQ_INSTALLATION_PATH` は、IBM MQ がインストールされている上位ディレクトリーを表します。
- 現行のシェルでインストールを使用できるように、特定の環境変数を設定する必要があります。環境変数は、以下のコマンドを入力して設定できます。

```
MQ_INSTALLATION_PATH\bin\setmqenv -s
```

ここで、`MQ_INSTALLATION_PATH` は IBM MQ がインストールされている場所を指します

- 次のコマンドを入力し、`QUEUE.MANAGER.1` 上の `QUEUE1` に対して `PUT` プログラムを開始します。

```
amqsputc QUEUE1 QUEUE.MANAGER.1
```

コマンドが正常に実行されると、次のメッセージが表示されます。

```
Sample AMQSPUT0 start target queue is QUEUE1
```

ヒント: エラー `MQRC_NOT_AUTHORIZED (2035)` を受け取ることもあります。デフォルトでは、キュー・マネージャーが作成されると、チャンネル認証が有効になります。チャンネル認証を使用することにより、特権ユーザーは IBM MQ MQI client としてキュー・マネージャーにアクセスできなくなります。インストールを検査する場合は、MCA ユーザー ID を非特権ユーザーに変更するか、またはチャンネル認証を無効にすることができます。チャンネル認証を無効にするには、以下の MQSC コマンドを実行します。

```
ALTER QMGR CHLAUTH(DISABLED)
```

キュー・マネージャーを削除しない場合は、検査完了後に、チャンネル認証を再び有効にします。

```
ALTER QMGR CHLAUTH(ENABLED)
```

- 任意のメッセージ・テキストを入力して、**Enter** キーを 2 回押します。
次のメッセージが表示されます。

```
Sample AMQSPUT0 end
```

これで、サーバーのキュー・マネージャー上のキューにメッセージが入りました。

- 次のコマンドを入力し、`QUEUE.MANAGER.1` 上の `QUEUE1` に対して `GET` プログラムを開始します。

```
amqsgetc QUEUE1 QUEUE.MANAGER.1
```

サンプル・プログラムが開始されて、キューに書き込んだメッセージが表示されます。休止 (約 30 秒間) の後、サンプルは終了し、コマンド・プロンプトがもう一度表示されます。

タスクの結果

これで、クライアントのインストールは正常に検査されました。

次のタスク

1. インストール済み環境を現行のシェルで使用できるように、サーバー上でさまざまな環境変数を設定する必要があります。環境変数は、以下のコマンドを入力して設定できます。

```
MQ_INSTALLATION_PATH\bin\setmqenv -s
```

ここで、`MQ_INSTALLATION_PATH` は IBM MQ がインストールされている場所を示しています。

2. サーバー上で次のコマンドを入力して、キュー・マネージャーを停止します。

```
endmqm QUEUE.MANAGER.1
```

3. サーバー上で次のコマンドを入力して、キュー・マネージャーを削除します。

```
dltmqm QUEUE.MANAGER.1
```

Windows 上での IBM MQ のアンインストール

コントロール・パネル、コマンド行 (`msiexec`)、`MQParms`、またはインストール・メディアを使用して、Windows システム上の IBM MQ MQI clients およびサーバーをアンインストールできます。この場合は、オプションでキュー・マネージャーも削除できます。

始める前に

デフォルトで、Windows ではアンインストールのログギングが無効になっています。アンインストールのログを受け取るようにするには、以下の手順を実行します。

1. コマンド・プロンプトで、コマンド **regedit** を発行してレジストリー・エディターを開きます。
2. 適切なレジストリー・キーを作成または編集します。
`HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\Installer`
3. このレジストリー・キーの下に以下の情報を追加します。

名前

ロギング

データ・タイプ

REG_SZ

値

voicewarmup

4. 更新されたレジストリー・キーを保存します。

手順

手順の初めに、実行中の IBM MQ プログラムやプロセスがないことを確認します。

1. Microsoft クラスター・サービス (MSCS) を使用して IBM MQ を実行している場合は、IBM MQ をアンインストールする前に、キュー・マネージャーを MSCS 制御から削除してください。現在 MSCS コントロール下にある各キュー・マネージャーについて、次のステップを実行してください。
 - a) キュー・マネージャー・リソースをオフラインにします。
 - b) リソース・インスタンスを破棄します。
 - c) 共有ドライブからキュー・マネージャー・ファイルを取り戻します。このステップは、MSCS 制御からキュー・マネージャーを除去するではオプションとして示されています。しかし、このケースでは必須です。
2. アンインストールするインストール済み環境に関連した IBM MQ アプリケーションの実行をすべて停止します。
3. Managed File Transfer エージェントをすべて閉じます。

実行中の Managed File Transfer Agent がある場合は、**fteStopAgent** コマンドを使用して閉じます。
[fteStopAgent \(Managed File Transfer Agent の停止\)](#) を参照してください。

4. サーバー・インストールの場合、すべての IBM MQ アクティビティを停止します。

- a) グループ `mqm` のユーザーとしてログインします。
- b) IBM MQ Explorer を使用するか、または以下のコマンドを実行して、すべての実行中のキュー・マネージャーおよびリスナーを停止します。
 - i) 以下のコマンドを入力して、アンインストール対象のインストールを処理する環境をセットアップします。

```
MQ_INSTALLATION_PATH\bin\setmqenv -s
```

ここで、`MQ_INSTALLATION_PATH` は IBM MQ がインストールされている場所です。

- ii) 各キュー・マネージャーに対して、以下のコマンドを入力してキュー・マネージャーを停止します。

```
endmqm queue_manager_name
```

- iii) 各キュー・マネージャーに対して、以下のコマンドを入力して、キュー・マネージャーに関連したリスナーをすべて停止します。

```
endmqslr -m queue_manager_name
```

5. IBM MQ を停止します。

これを行うには、システム・トレイ内の **IBM MQ** アイコンを右クリックして、「**停止**」**IBM MQ** を選択します。

6. IBM MQ ウィンドウをすべて閉じます。

7. すべてのモニター・サービスを停止します。

IBM MQ に関連付けられたすべてのプロセスが停止したら、IBM MQ をアンインストールできます。

8. 以下のいずれかの方法を使用して、IBM MQ をアンインストールします。

- Windows の「コントロールパネル」を使用します。このプロセスは [249 ページの『コントロール・パネルを使用した IBM MQ のアンインストール』](#) に記載されています。この方法では、キュー・マネージャーのデータは削除されません。
- [250 ページの『msiexec を使用した IBM MQ のアンインストール』](#) に説明されている手順に従って、コマンド・ラインを使用して **msiexec** コマンドを実行します。この方法では、キュー・マネージャーのデータは削除されません。
- **MQParms** に適切なパラメーターを指定して使用します。この操作については、[252 ページの『MQParms を使用した IBM MQ のアンインストール』](#) を参照してください。この方法では、キュー・マネージャーのデータは削除されません。
- インストール・メディアを使用し、[253 ページの『インストール・メディアを使用した Windows での IBM MQ のアンインストール』](#) に説明されている手順に従って該当するオプションを選択します。該当する場合には、キュー・マネージャー・データを除去するオプションが「**サーバー機能の除去**」パネルに表示されます。

完了する前にアンインストール・プロセスを取り消さなければならないとき、「IBM MQ 準備」ウィザードを使用して IBM MQ を再構成することが必要になる場合があります。その理由は、IBM MQ サービスの削除のロールバック時には、このサービスのユーザー・アカウント・パスワードを設定できないからです。以下のコマンドを使用して、IBM MQ を再構成してください。

```
MQ_INSTALLATION_PATH\bin\amqmjpse.exe -r
```

Prepare IBM MQ Wizard の詳細については、[208 ページの『Prepare IBM MQ Wizard を使用した IBM MQ の構成』](#) を参照してください。

9. Windows イベント・ログを確認し、必要に応じてシステムを再起動します。

イベント ID 10005 が Windows イベント・ログに書き込まれる場合は、システムを再起動してアンインストール・プロセスを完了する必要があります。

10. 最後のまたは 1 つだけの IBM MQ インストールをアンインストールする場合は、必要に応じて、システムに保持されている以前のインストールに関する情報すべてを削除することができます。この目的には、**ResetMQ.cmd** を使用する必要があります。詳しくは、[187 ページの『IBM MQ インストール設定のクリア』](#) を参照してください。

以下のレジストリー値は、アンインストール後も残ります。

- My Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\IBM\WebSphere MQ\LogDefaultPath
- My Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\IBM\WebSphere MQ\WorkPath
- My Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\IBM\WebSphere MQ\LogDefaultPath
- My Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\IBM\WebSphere MQ\WorkPath

データ・フォルダーもそのまま `MQ_DATA_PATH\Config` に配置されます。ここで、`MQ_DATA_PATH` は IBM MQ データ・ディレクトリーのロケーションです。残されるファイルのほとんどは、INI ファイル、エラー・ログ、FDC ファイルなどのテキストを含むファイルです。また、実行可能ファイル共有ライブラリー `mqzsd.dll` も残ります。

LogDefaultPath レジストリー値が以前のサーバー・インストールのままになっているシステムにクライアントがインストールされている場合、クライアント・インストールは、このディレクトリーがまだ存在していなければ、このディレクトリーを作成しようとします。この動作を望まない場合は、LogDefaultPath レジストリー値を除去してからクライアントをインストールしてください。

Windows コントロール・パネルを使用した IBM MQ のアンインストール

コントロール・パネルを使用して IBM MQ をアンインストールし、現在インストールされている機能をすべて除去することができます。

始める前に

[247 ページの『Windows 上での IBM MQ のアンインストール』](#) に説明されている手順に従って、アンインストール・プロセスを開始します。

システム上でキュー・マネージャーがなくなった場合は、IBM MQ Explorer か `dltmqm` コマンドを使用して削除します。

手順

1. Windows のタスクバーで、「スタート」 > 「設定」 > 「コントロールパネル」または「スタート」 > 「コントロールパネル」をクリックして、「コントロールパネル」を開きます。
2. 「プログラムと機能」を開きます。
3. 「IBM MQ (*installation_name*)」をクリックします。*installation_name* の部分は、除去するインストールの名前です。
4. 「除去」または「アンインストール」をクリックして、確認のために「はい」をクリックします。
ユーザー・アカウント制御 (UAC) が有効である場合は、ユーザー権限を昇格してアンインストールを実行するための Windows プロンプトを受け入れます。これにより、プログラムが開始され、完了まで実行されます。

次のタスク

[247 ページの『Windows 上での IBM MQ のアンインストール』](#) で開始したステップを完了します。

Windows **msiexec** を使用した IBM MQ のアンインストール

IBM MQ をアンインストールするには、コマンド行から **msiexec** コマンドを実行して、現在インストールされているすべてのフィーチャー、または選択したフィーチャーを削除します。

始める前に

このタスクでは、IBM MQ のアンインストール時に選択できる幾つかのアンインストール・オプションのうちの一つを取り上げます (247 ページの『Windows 上での IBM MQ のアンインストール』を参照)。このタスクを始める前に、247 ページの『Windows 上での IBM MQ のアンインストール』を参照して詳細情報を確認してください。

システム上でキュー・マネージャーがなくなっただけの場合は、**IBM MQ Explorer** か **dltmqm** コマンドを使用して削除します。

このタスクについて

msiexec コマンドを使用して IBM MQ をアンインストールする場合は、応答ファイルを呼び出すパラメーターを指定して **msiexec** コマンドを実行するか、**msiexec** の必要なパラメーターをコマンド・ラインに入力します。

重要: 削除するフィーチャーを **REMOVE** パラメーターで指定する場合:

- Web 管理 (Web) フィーチャーがインストールされている状態でサーバー・フィーチャーのサイレント・アンインストールを実行する場合は、**REMOVE="Web,Server"** を指定して、Web フィーチャーのサイレント・アンインストールも同時に実行する必要があります。
- Java ランタイム環境 (JRE) フィーチャーをサイレント・アンインストールする場合、および Web 管理 (Web) フィーチャーがインストールされている場合は、**REMOVE="Web,JRE"** を指定して Web フィーチャーもサイレント・アンインストールする必要があります。

ユーザー・アカウント制御 (UAC) を使用可能な Windows で IBM MQ を実行している場合は、高昇格コマンド・プロンプトからサイレント・アンインストールを起動する必要があります。右クリックを使用し「**管理者として実行**」を選択してコマンド・プロンプトを開始することによって、コマンド・プロンプトを昇格します。

下記のすべてのコマンド例で、使用される変数名は以下のとおりです。

- **installation_name** は、除去するインストールの名前です。
- **product_code** は、次のコマンドの出力に表示される MSIProdCode の値です。

```
dspmqinst -n installation_name
```

製品コードの例: {0730749B-080D-4A2E-B63D-85CF09AE0EF0}

手順

- IBM MQ のサイレント・アンインストールのために、応答ファイルを呼び出すパラメーターを指定して **msiexec** コマンドを実行する場合は、以下のようにします。

- a) どのフィーチャーをアンインストールするか、既存のキュー・マネージャーを保存するかどうかを、応答ファイルで設定します。

応答ファイルは ASCII テキスト・ファイルです。その中にはアンインストール用に設定するパラメーター値が入っています。応答ファイルは、Windows の .ini ファイルと似た形式で、スタンザ [Response] が入っています。このスタンザには、**msiexec** コマンドが使用できるパラメーターが **property = value** ペアの形式で含まれています。なお **msiexec** コマンドでは、このファイル

内の他のスタンザはすべて無視されます。単純なアンインストール [Response] スタンザの例は、次のとおりです。

```
[Response] REMOVE="ALL"
```

応答ファイルの作成方法や指定できるパラメーターの詳細については、197 ページの『サーバー・インストール用の応答ファイルの作成および使用』を参照してください。

- b) 応答ファイルを使用して IBM MQ のサイレント・アンインストールを実行する場合は、以下のコマンドを入力します。msiexec /x {product_code} /! *v "c:¥removal.log" /q USEINI="response_file" INSTALLATIONNAME="installation_name"
- コマンド行に必要な msiexec パラメーターを入力して IBM MQ をアンインストールするには、以下のいずれかのコマンドを入力します。
 - 対話式アンインストール手順を呼び出してキュー・マネージャー・データの除去を実行するには、次のコマンドを入力します (ただし、この場合、他の IBM MQ インストールは残っていないものとします)。

```
msiexec /x {product_code} /! *v "c:\removal.log" REMOVE="All"  
INSTALLATIONNAME="installation_name"
```

ユーザー・アカウント制御 (UAC) が有効になっている Windows システムで IBM MQ を実行している場合、アンインストール中に「**ファイルを開く-セキュリティ警告**」ダイアログ・ボックスが表示されることがあります。このダイアログ・ボックスには、発行元として International Business Machines Limited がリストされます。アンインストールを続行するには、「**実行**」をクリックします。

- キュー・マネージャー・データを除去しないサイレント・アンインストールを呼び出すには、次のコマンドを入力します。

```
msiexec /x {product_code} /! *v "c:\removal.log" /q REMOVE="All"  
INSTALLATIONNAME="installation_name"
```

- サイレント・アンインストールを呼び出し、キュー・マネージャー・データを除去するには、次のコマンドを入力します (ただし、これは最終サーバー・インストールを除去する場合にのみ有効です)。

```
msiexec /x {product_code} /! *v "c:\removal.log" /q REMOVE="All" KEEPQMDATA="delete"  
INSTALLATIONNAME="installation_name"
```

- アンインストール・プロセスの進行状況をモニターし、キュー・マネージャー・データを除去しないようにするには、次のコマンドを入力します。

```
msiexec /x {product_code} /! *v "c:\removal.log" INSTALLATIONNAME="installation_name"
```

ユーザー・アカウント制御 (UAC) が有効になっている Windows システムで IBM MQ を実行している場合、アンインストール中に「**ファイルを開く-セキュリティ警告**」ダイアログ・ボックスが表示されることがあります。このダイアログ・ボックスには、発行元として International Business Machines Limited がリストされます。アンインストールを続行するには、「**実行**」をクリックします。

- サイレント・アンインストールを呼び出し、キュー・マネージャー・データを除去しないようにするには、次のコマンドを入力します。

```
msiexec /x {product_code} /! *v "c:\removal.log" /q INSTALLATIONNAME="installation_name"
```

タスクの結果

コマンドを入力すると、コマンド・プロンプトが即時に再表示され、IBM MQ がバックグラウンド・プロセスでアンインストールされます。ログを生成するパラメーターを入力した場合、アンインストールの進行状況はこのファイルを表示して確認してください。アンインストールが正常に完了すると、「削除は正常に完了しました」というメッセージがログ・ファイルに追加されます。

次のタスク

247 ページの『[Windows 上での IBM MQ のアンインストール](#)』で開始したステップを完了します。

関連概念

167 ページの『[Windows システムの IBM MQ フィーチャー](#)』

IBM MQ のインストール時に、必要なフィーチャーを選択できます。

関連タスク

192 ページの『[msiexec を使用したサーバーのインストール](#)』

IBM MQ にある Windows は、MSI テクノロジーを使用してソフトウェアをインストールします。MSI は、対話式インストールと非対話式インストールの両方を提供しています。

217 ページの『[msiexec を使用したサーバー・インストールのサイレント変更](#)』

msiexec を使用して、Windows 上の IBM MQ フィーチャーをサイレントに削除またはインストールすることができます。

Windows MQParms を使用した IBM MQ のアンインストール

コマンド行から **MQParms** コマンドを実行して IBM MQ をアンインストールし、現在インストールされているすべてのフィーチャーを削除することができます。

始める前に

247 ページの『[Windows 上での IBM MQ のアンインストール](#)』に説明されている手順に従って、アンインストール・プロセスを開始します。

手順

1. IBM MQ を非対話式にアンインストールするには、MQParms インストールのページにある指示に従って操作します。201 ページの『[MQParms コマンドを使用したサーバーのインストール](#)』を参照してください。
 - a) ADDLOCAL パラメーターを空に設定します (ADDLOCAL="")。
 - b) REMOVE パラメーターを "ALL" に設定します (REMOVE="ALL")。
2. 複数のバージョンの IBM MQ がシステムにインストールされている場合には、除去するインストールを特定する製品コードを指定します。

次のコマンドを入力します。

```
MQParms.exe parameter_file/i "{product_code}"
```

説明:

- *parameter_file* は、必須のパラメーター値が入っているファイルです。このファイルが MQParms.exe と同じフォルダーにない場合は、絶対パスおよびファイル名を指定してください。パラメーター・ファイルを指定しない場合のデフォルトは MQParms.ini になります。
- *product_code* は、次のコマンドの出力に表示される MSIProdCode の値です。

```
dspmqinst -n installation_name
```

ここで、*installation_name* は、除去するインストールの名前です。製品コードの例:
{0730749B-080D-4A2E-B63D-85CF09AE0EF0}

次のタスク

247 ページの『[Windows 上での IBM MQ のアンインストール](#)』で開始したステップを完了します。

インストール・メディアを使用した Windows での IBM MQ のアンインストール

インストール・メディアを使用して IBM MQ をアンインストールし、現在インストールされているフィーチャーをすべて除去し、オプションで既存のキュー・マネージャーとそのデータを除去することができます。

始める前に

247 ページの『Windows 上での IBM MQ のアンインストール』に説明されている手順に従って、アンインストール・プロセスを開始します。

手順

1. インストール・イメージを含む圧縮ファイルをダウンロードして、一時ディレクトリーに解凍します。
2. そのディレクトリーにナビゲートし、`Setup.exe` をダブルクリックしてインストール・プロセスを開始します。
IBM MQ インストールのランチパッド・ウィンドウが表示されます。
3. 「**IBM MQ インストール**」をクリックします。
4. 「**IBM MQ インストーラーの起動**」をクリックし、「IBM MQ プログラム保守」パネルがウェルカム・メッセージとともに表示されるまで「**次へ**」をクリックします。
このパネルが表示されない場合、IBM MQ for Windows はこのマシンには現在インストールされていません。
5. 「**既存のインスタンスの保持またはアップグレード (Maintain or upgrade an existing instance)**」をクリックし、システム上に IBM MQ の複数のインストールがある場合には、除去するインストールを選択します。「**次へ**」をクリックし、「プログラム・メンテナンス」パネルで「**除去**」をクリックしてから、「**次へ**」をクリックします。
6. 最後のまたは 1 つだけのサーバーをアンインストールする場合、システム上にキュー・マネージャーがあると、「**サーバー機能の除去**」パネルが表示されます。
以下のオプションのいずれかをクリックします。
 - **保持:** 既存のキュー・マネージャーとそのオブジェクトを保持します。
 - **除去:** 既存のキュー・マネージャーとそのオブジェクトを除去します。**次へ** をクリックします。
除去対象のインストール内容の要約を示した「**IBM MQ の除去**」パネルが表示されます。
7. 「**除去**」をクリックして、先に進みます。
ロックされたファイルが検出されたことを示すメッセージが表示された場合は、実行中のすべての IBM MQ プログラムを終了してください。247 ページの『Windows 上での IBM MQ のアンインストール』を参照してください。
IBM MQ がアンインストールされると、完了を知らせるメッセージが表示されます。
8. 「**完了 (Finish)**」をクリックします。

次のタスク

247 ページの『Windows 上での IBM MQ のアンインストール』で開始したステップを完了します。


IBM MQ Advanced for Multiplatforms のインストール

このセクションには、IBM MQ Advanced for Multiplatforms に関連するインストール作業をまとめています。

このタスクについて


IBM MQ Advanced は、IBM MQ 自体に加えて、以下の使用許諾を提供する単一のライセンス資格です。

- Advanced Message Security

- Managed File Transfer
- MQ Telemetry
-  複製データ・キュー・マネージャー (RDQM)

詳しくは、[IBM MQ のライセンス情報を参照してください](#)。

手順

- [254 ページの『Multiplatforms での AMS のインストールおよびアンインストール』](#)。
- [261 ページの『Managed File Transfer のインストール』](#)。
- [267 ページの『MQ Telemetry のインストール』](#)。
-  [273 ページの『RDQM \(複製データ・キュー・マネージャー\) のインストール』](#)。

関連タスク

[298 ページの『IBM MQ Advanced for z/OS のインストール』](#)

IBM MQ Advanced for z/OS のインストールは、Managed File Transfer (MFT) フィーチャーおよび Connector Pack コンポーネントのインストールで構成されます。Advanced Message Security (AMS) フィーチャーをインストールする必要はありません。MFT フィーチャーのみをインストールするか、Connector Pack コンポーネントのみをインストールするか、またはその両方をインストールするかを選択できます。

[301 ページの『IBM MQ Advanced for z/OS Value Unit Edition のインストール』](#)

IBM MQ Advanced for z/OS Value Unit Edition (VUE) は、IBM MQ for z/OS VUE 製品と IBM MQ Advanced for z/OS 製品のバンドルです。

関連資料

DISPLAYQMGR ADVCAP

MQCMD_INQUIRE_Q_MGR MQIA_ADVANCED CAPABILITY

Multiplatforms での AMS のインストールおよびアンインストール

Multiplatforms での Advanced Message Security (AMS) のインストールおよびアンインストール (プラットフォーム別)。

このタスクについて

Advanced Message Security は、別個にインストールされる IBM MQ のコンポーネントで、IBM MQ インストーラーのオプションの 1 つです。インストールの前に、IBM MQ Advanced を使用するためのライセンスを購入していることを確認してください ([IBM MQ ライセンス情報を参照してください](#))。

手順

- [254 ページの『Multiplatforms での AMS のインストール』](#)
- [258 ページの『Multiplatforms での AMS のアンインストール』](#)

Multiplatforms での AMS のインストール

使用するプラットフォーム用の Advanced Message Security (AMS) コンポーネントのインストール手順を確認してください。

始める前に

インストール先の環境に次の IBM MQ コンポーネントがインストールされていることを確認してください。

- MQSeriesRuntime
- MQSeriesServer

このタスクについて

Advanced Message Security のインストールについては、以下の該当するプラットフォームのガイダンスに従ってください。

手順

- [255 ページの『AIX での Advanced Message Security のインストール』](#)
- [256 ページの『IBM i での Advanced Message Security のインストール』](#)
- [256 ページの『Linux での Advanced Message Security のインストール』](#)
- [257 ページの『ランチパッドを使用した Windows への AMS のインストール』](#)

AIX での Advanced Message Security のインストール

Advanced Message Security コンポーネントは、システム管理インターフェース・ツール (SMIT) またはコマンド・ラインを使用して AIX プラットフォームにインストールできます。

SMIT を使用したインストール

手順

1. root としてログオンします。
2. インストール・パッケージが置かれているディレクトリーに移動します。
3. システム管理インターフェース・ツール (SMIT) を開始します。
システム管理メニューが表示されます。
4. 次の順序で必要な SMIT ウィンドウを選択します。

```
Software Installation and Maintenance
Install and Update Software
Install Software
```

5. インストール・パッケージのディレクトリーの場所を入力します。
6. F4 を押します。「ソフトウェア名」オプションにソフトウェアのリストが表示されます。
7. `mqm.ams.rte` を選択して Enter キーを押します。
8. 残りのオプションのデフォルト設定を受け入れて、Enter キーを押します。

タスクの結果

Advanced Message Security が正常にインストールされました。

コマンド・ラインを使用したインストール

手順

1. root としてログオンします。
2. 現行ディレクトリーをインストール・ファイルの場所に設定します。ロケーションは、ネットワーク・ロケーションまたはローカル・ファイル・システム・ディレクトリーの場合があります。
3. 以下のコマンドを実行します。

```
installp -a -c -Y -d. mqm.ams.rte
```

`-d` パラメーターの後にある、現行ディレクトリーを示すピリオドに注意してください。

タスクの結果

Advanced Message Security コンポーネントが正常にインストールされました。

手順

次のコマンドを使用して、AMS をインストールします。

```
RSTLICPGM LICPGM(5724H72) DEV(installation device) OPTION(2) OUTPUT(*PRINT)
```

ここでの **RSTLICPGM** のパラメーターは、以下のとおりです。

LICPGM(5724H72)

IBM MQ for IBM i の製品 ID。

DEV(installation device)

製品のロード元のデバイス。一般的なものは、OPT01 などの光ディスク・ドライブです。

OPTION(2)

Advanced Message Security for IBM i のインストール

OUTPUT(*PRINT)

ジョブのスプール出力を使用して出力を印刷します。

タスクの結果

AMS コンポーネントが正常にインストールされました。

AMS が IBM MQ サーバーのインストール済み環境にインストールされると、以下のようになります。

- それ以降開始されるキュー・マネージャーは、セキュリティー・ポリシー管理フィーチャーを使用可能にします。
- キュー・マネージャーに接続するアプリケーションは、インターセプターを使用可能にします。

次のタスク

セキュリティー・ポリシーのセットアップについて詳しくは、[IBM i での証明書および鍵ストア構成ファイルのセットアップ](#)を参照してください。

手順

1. root としてログオンします。
2. 現行ディレクトリーをインストール・ファイルの場所に設定します。この場所は、ネットワーク共有またはローカル・ファイル・システム・ディレクトリーの場合があります。
3. オプション: このインストールがシステムへの最初のインストールではない場合は、**crtmqpkg** コマンドを実行して、システムにインストールする固有のパッケージ・セットを作成します。

Linux で **crtmqpkg** コマンドを実行するには、その前に **pax** コマンドと **rpmbuild** コマンドをインストールしておく必要があります。これらのコマンドは、製品の一部としては提供されていません。これらは、Linux ディストリビューションのサプライヤーから入手する必要があります。**rpmbuild** コマンドは、**rpm-build** パッケージにあります。

- a) 以下のコマンドを入力します。

```
./crtmqpkg suffix
```

上記のコマンドの *suffix* の部分には任意の名前を入力して、そのインストール・パッケージをシステム内で一意に識別できるようにします。*suffix* は、インストール名と同じ名前にすることはできません

が、インストール名とは異なるものです。 *suffix* には、A から Z、a から z、および 0 から 9 の範囲の英数字を組み合わせた最大 16 文字の名前を指定できます。

注: このコマンドは、インストール・パッケージのフル・コピーを /var/tmp のサブディレクトリ一内に作成します。 コマンドを実行する前に、システムに十分なスペースがあるか確認する必要があります。

b) **crtmqpkg** コマンドの完了時に現行ディレクトリーを指定された場所に設定します。

このディレクトリーは /var/tmp/mq_rpms のサブディレクトリーであり、パッケージの固有のセットが作成されます。 各パッケージのファイル名には *suffix* 値が付けられます。 例えば、*suffix* に「1」を使用すると以下のようになります。

```
./crtmqpkg 1
```

/var/tmp/mq_rpms/1/i386 というサブディレクトリーがあり、パッケージの名前が変更されません。 以下に例を示します。

```
From: MQSeriesAMS-V.R.M-F.i386.rpm  
To: MQSeriesAMS_1-V.R.M-F.i386.rpm
```

ここで、

V

インストールする製品のバージョンを表します

R

インストールする製品のリリースを表します

M

インストールする製品のモディフィケーションを表します

F

インストールする製品のフィックスパック・レベルを表します

4. コマンド・ラインで、次のコマンドを発行します。

この例は、最小限のインストールを示しています。


```
rpm -iv package_name
```

package_name は、次のいずれかです。

- MQSeriesAMS-V.R.M-F.i386.rpm
- MQSeriesAMS-V.R.M-F.x86_64.rpm
- MQSeriesAMS-V.R.M-F.ppc.rpm
- MQSeriesAMS-V.R.M-F.s390.rpm

タスクの結果

Advanced Message Security が正常にインストールされました。

 ランチパッドを使用した Windows への AMS のインストール
IBM MQ インストール・イメージにアクセスします。 Launchpad を実行します。 画面の指示に従って、Windows に Advanced Message Security コンポーネント (AMS) をインストールします。

手順

1. IBM MQ インストール・イメージにアクセスします。

ロケーションは、ネットワーク・ロケーションまたはローカル・ファイル・システム・ディレクトリーの場合があります。 [ダウンロード可能なインストール・イメージの入手先](#)を参照してください。

2. IBM MQ インストール・イメージのベース・ディレクトリーで Setup.exe を見つけます。

- ネットワーク・ロケーションでは、その場所は `m:\instmq\Setup.exe` のようになります。
 - ローカル・ファイル・システム・ディレクトリーでは、この場所は `C:\instmq\Setup.exe` のようになります。
3. インストール処理を開始します。

コマンド・プロンプトから `Setup.exe` を実行するか、Windows エクスプローラーで `Setup.exe` をダブルクリックします。

注：UAC が有効になっている Windows システムにインストールする場合は、Windows プロンプトを受け入れて、ランチパッドを昇格して実行できるようにします。インストール時に、「**ファイルを開く - セキュリティ警告**」ダイアログ・ボックスが表示され、発行元として International Business Machines Limited がリストされる場合もあります。「**実行**」をクリックすると、インストールを続行できます。

IBM MQ インストール・ウィンドウが表示されます。

4. 画面に表示される指示に従って操作します。

Multi **Multiplatforms** での AMS のアンインストール

使用するプラットフォーム用の情報を基に、Advanced Message Security (AMS) コンポーネントをアンインストールしてください。

手順

- [258 ページの『AIX 上での AMS のアンインストール』](#)
- [259 ページの『Linux 上での AMS のアンインストール』](#)
- [260 ページの『Windows 上での AMS のアンインストール』](#)

関連タスク

254 ページの『**Multiplatforms** での AMS のインストール』

使用するプラットフォーム用の Advanced Message Security (AMS) コンポーネントのインストール手順を確認してください。

AIX **AIX** 上での AMS のアンインストール

AIX プラットフォームでは、SMIT またはコマンド行を使用して、Advanced Message Security コンポーネントを除去することができます。

手順

1. アンインストールするインストール済み環境に関連した IBM MQ アプリケーションの実行をすべて停止します。
2. サーバーのインストール済み環境の場合、アンインストールするインストール済み環境に関連した IBM MQ アクティビティーを終了してください。
 - a) グループ `mqm` のユーザーとしてログインします。
 - b) アンインストールしたい製品の環境パラメーターを指定します。以下のコマンドを入力します。

```
. MQ_INSTALLATION_PATH/bin/setmqenv
```

ここで、`. MQ_INSTALLATION_PATH` は IBM MQ がインストールされている場所を示しています。

- c) システムのすべてのキュー・マネージャーの状態を表示します。以下のコマンドを入力します。

```
dspmqr -o installation
```

- d) アンインストールするインストール済み環境に関連したすべての稼働中のキュー・マネージャーを停止します。各キュー・マネージャーに対して次のコマンドを入力します。

```
endmqm QMgrName
```

- e) キュー・マネージャーに関連付けられたすべてのリスナーを停止します。各キュー・マネージャーに対して次のコマンドを入力します。

```
endmqclsr -m QMgrName
```

3. rootとしてログインします。

4. **installp** または **smit** を使用して AMS コンポーネントをアンインストールします。AMS コンポーネントがデフォルトではない場所にインストールされている場合は、**installp** を使用してアンインストールする必要があります。

- **installp** を使用してアンインストールするには、次のいずれかのコマンドを使用します。

- デフォルト・ロケーションでのインストールの場合 /usr/mqm

```
installp -u mqm.ams.rte
```

- デフォルトではない場所にインストールする場合:

```
installp -R  
usil -u mqm.ams.rte
```

ここで、*usil* は、製品がインストールされた際に指定された、ユーザー指定インストール・ロケーション (USIL) のパスです。

- **smit** を使用してアンインストールします。
 - a. 次の順序で必要な **smit** ウィンドウを選択します。

```
Software Installation and Maintenance  
Software Maintenance and Utilities  
Remove Installed Software
```

b. 「ソフトウェア名」フィールドにソフトウェアのリストが表示されます。

i) 実行。

ii) 「F4」を押します。

c. リストからアンインストールするファイル・セット (mqm で開始するもの) を選択し、「Enter」キーを押します。この段階でプレビューを表示するオプションがあります。アンインストールするファイル・セットをプレビューするには、オプションをデフォルト値の **Yes** に設定したままにします。これらのファイル・セットをプレビューしない場合は **No** を選択します。

d. 「Remove Installed Software (インストール済みソフトウェアの除去)」パネルで **Enter** を押します。処理を続行するかを尋ねられるので、**Enter** を押してください。

タスクの結果

Advanced Message Security コンポーネントがアンインストールされました。

Linux

Linux 上での AMS のアンインストール

rpm コマンドを使用して、Linux プラットフォーム上の Advanced Message Security コンポーネントを削除します。

手順

1. アンインストールするインストール済み環境に関連した IBM MQ アプリケーションの実行をすべて停止します。
2. サーバーのインストール済み環境の場合、アンインストールするインストール済み環境に関連した IBM MQ アクティビティを終了してください。
 - a) グループ mqm のユーザーとしてログインします。

b) アンインストールしたい製品の環境パラメーターを指定します。以下のコマンドを入力します。

```
. MQ_INSTALLATION_PATH/bin/setmqenv
```

ここで、`. MQ_INSTALLATION_PATH` は IBM MQ がインストールされている場所を示しています。

c) システムのすべてのキュー・マネージャーの状態を表示します。以下のコマンドを入力します。

```
dspmqr -o installation
```

d) アンインストールするインストール済み環境に関連したすべての稼働中のキュー・マネージャーを停止します。各キュー・マネージャーに対して次のコマンドを入力します。

```
endmqm QMgrName
```

e) キュー・マネージャーに関連付けられたすべてのリスナーを停止します。各キュー・マネージャーに対して次のコマンドを入力します。

```
endmqslsr -m QMgrName
```

3. root としてログインします。

4. 以下のコマンドを実行します。

```
rpm -e package_name
```

ここで、`package_name` は MQSeriesAMS-V.R.M-F です。

V

アンインストールする製品のバージョンを表します

R

アンインストールする製品のリリースを表します

M

アンインストールする製品のモディフィケーションを表します

F

アンインストールする製品のフィックスパック・レベルを表します

タスクの結果

Advanced Message Security コンポーネントがアンインストールされました。

Windows Windows 上での AMS のアンインストール

GUI アンインストール・ウィザードまたはコマンド・ライン・インターフェースを使用して、Advanced Message Security コンポーネントをアンインストールできます。

インストール・ウィザードの使用

手順

1. インストール・イメージを含む圧縮ファイルをダウンロードして、一時ディレクトリーに解凍します。
2. そのディレクトリーにナビゲートし、`setup.exe` をダブルクリックしてインストール・プロセスを開始します。
IBM MQ インストールのランチパッド・ウィンドウが表示されます。
3. **IBM MQ インストール** をクリックします。
4. 「**IBM MQ インストーラーの起動**」をクリックします。「IBM MQ プログラム・メンテナンス」パネルがウェルカム・メッセージとともに表示されるまで、「**次へ**」をクリックします。

このパネルが表示されない場合、IBM WebSphere MQ for Windows 7.5 はこのマシンにはインストールされていません。オプションが表示されたら、除去/保守を選択するか、またはアップグレードを選択します。

5. 「**Maintain or upgrade an existing instance (既存のインスタンスの維持またはアップグレード)**」を選択してから、「**Next (次へ)**」をクリックします。
6. まだキュー・マネージャーが残っていると、「**Removing Server feature (サーバー・フィーチャーの除去)**」パネルが表示されます。

次に示すオプションのいずれかをクリックしてから、「**Next (次へ)**」をクリックします。

- **保持** - 既存のキュー・マネージャーとそのオブジェクトを保持します。
- **除去** - 既存のキュー・マネージャーとそのオブジェクトを除去します。

削除するインストール内容の要約を示した「**Program Maintenance (プログラム・メンテナンス)**」パネルが表示されます。

7. 「**Modify (変更)**」をクリックして、「**Next (次へ)**」をクリックします。
8. 使用可能な IBM MQ 機能のリストで、「**Advanced Message Security**」をクリックし、「**この機能をインストールしない (既にインストールされている場合は削除する)**」を選択して、「**次へ**」をクリックします。

「IBM MQ を変更する準備ができました」パネルが表示され、変更の要約が示されます。

9. 次のパネルで「**Modify (変更)**」および「**Next (次へ)**」をクリックして、続行します。

タスクの結果

選択した Advanced Message Security コンポーネントの機能が削除されました。

MQ Adv. Managed File Transfer のインストール

Managed File Transfer は、AIX, Linux, and Windows では IBM MQ のコンポーネントとしてインストールされ、z/OS では (IBM MQ 9.2.0 から) インストールされます。Managed File Transfer は、IBM i では別個の製品として残されています。

始める前に

Managed File Transfer をインストールする前に、システムが製品のハードウェアとソフトウェアの両方の要件を満たしていることを確認してください。 [IBM MQ のシステム要件](#)を参照してください。

すべてのプラットフォームで、調整キュー・マネージャーとして使用する IBM MQ キュー・マネージャーを Managed File Transfer ネットワーク内で 1 つ使用可能にする必要があります。

注: 既存の IBM MQ インストール済み環境を移行またはアップグレードする場合、データベース・ロガー・インスタンスが、受信した最新バージョンの転送ログ・メッセージを正しく処理できるようにするために、Managed File Transfer ネットワークの他の部分より先にデータベース・ロガー・インスタンスを更新する必要があります。

次の手順では、Managed File Transfer を IBM MQ のコンポーネントとして AIX, Linux, and Windows にインストールする方法について説明します。その他のプラットフォームについては、298 ページの『[IBM MQ Advanced for z/OS のインストール](#)』および 76 ページの『[IBM i での Managed File Transfer のインストール](#)』を参照してください。

手順

1. インストールする Managed File Transfer のコンポーネントを決めます。

Managed File Transfer は、ご使用のオペレーティング・システムおよび全体的なセットアップに応じて、4 つの異なるオプションとしてインストールできます。これらのオプションは Managed File Transfer Agent、Managed File Transfer Service、Managed File Transfer Logger、または Managed File Transfer Tools。




インストールするコンポーネントを決定するために、以下の各トピックで製品オプションとトポロジー情報を確認してください。

- [Managed File Transfer 製品のオプション](#)
- [ファイル転送管理トポロジーの概要](#)

2. IBM MQ を、Managed File Transfer コンポーネントと一緒にインストールします。

ご使用のプラットフォームにインストールする必要のある具体的なコンポーネント (Managed File Transfer を含む) については、6 ページの『[IBM MQ のコンポーネントと機能](#)』を参照してください。

AIX, Linux, and Windows への IBM MQ のインストールについて詳しくは、ご使用のプラットフォームに該当する情報を参照してください。

-  [33 ページの『AIX での IBM MQ のインストールおよびアンインストール』](#)
-  [97 ページの『Linux での IBM MQ のインストールおよびアンインストール』](#)
-  [167 ページの『Windows での IBM MQ のインストールおよびアンインストール』](#)

関連概念

[ファイル転送管理](#)

[Managed File Transfer トポロジーの概要](#)

関連資料

265 ページの『[インストール済みの MFT コマンド・セット](#)』

以下の表は、各コンポーネントと共にインストールされる Managed File Transfer コマンドを示しています。

Managed File Transfer 製品のオプション

Managed File Transfer は、ご使用のオペレーティング・システムおよび全体的なセットアップに応じて、4 つの異なるオプションとしてインストールできます。これらのオプションは Managed File Transfer Agent、Managed File Transfer Service、Managed File Transfer Logger、または Managed File Transfer Tools です。

Managed File Transfer Agent

ファイル転送エージェントは、IBM MQ キュー・マネージャーに接続し、ファイル・データをメッセージとして他のファイル転送エージェントに転送します。

Managed File Transfer Agent または Managed File Transfer Service のいずれかのインストール・オプションを使用してエージェントをインストールします。

Managed File Transfer Agent オプションは、以下の機能を備えたエージェントをインストールします。

- キュー・マネージャーに対するクライアント・モード接続とバインディング・モード接続が可能です。
注：ファイル転送エージェントとキュー・マネージャーが同じシステムにある場合は、バインディング・モード接続を使用することを検討してください。
- 他の Managed File Transfer エージェントとの間のファイル転送が可能です。
- Connect:Direct® ノードとの間のファイル転送が可能です。

次のセクションで説明する Managed File Transfer Service オプションは、レガシーの FTP、FTPS、または SFTP の各プロトコル・サーバーとの間でファイルを転送するための追加機能を備えたファイル転送エージェントをインストールします。

Managed File Transfer Service

Managed File Transfer Service オプションは、以下の機能を備えたエージェントをインストールします。

- キュー・マネージャーに対するクライアント・モード接続とバインディング・モード接続が可能です。
注：ファイル転送エージェントとキュー・マネージャーが同じシステムにある場合は、バインディング・モード接続を使用することを検討してください。
- 他の Managed File Transfer エージェントとの間のファイル転送が可能です。
- Connect:Direct ノードとの間のファイル転送が可能です。

- レガシーの SFTP、FTP、または FTPS の各プロトコル・サーバーとの間でファイルを転送するプロトコル・ブリッジ・エージェントを作成します。

サポート対象のオペレーティング・システムのサブセットだけで利用できる機能もあります。詳しくは、『IBM MQ のシステム要件』を参照してください。

Managed File Transfer Service は、IBM MQ サーバー・オプションが既にインストールされているシステムにのみインストールできます。

Managed File Transfer Logger

ファイル転送ロガーは MQ キュー・マネージャー (多くの場合、調整キュー・マネージャーとして指定されたキュー・マネージャー) に接続し、監査関連のファイル転送データをデータベースまたはファイルにログとして記録します。ロガーは、IBM MQ サーバー・インストール・オプションが既にインストールされているシステムにのみインストールできます。

Managed File Transfer Tools

Managed File Transfer Tools は、ファイル転送エージェントとの対話に使用するコマンド行ツールです。このツールでは、コマンド行からファイル転送を開始し、ファイル転送をスケジュールし、リソース・モニターを作成することができます。Managed File Transfer Tools は、対話相手となるファイル転送エージェントと同じシステムにインストールされている必要はありません。

Managed File Transfer Base

Linux AIX

AIX and Linux プラットフォームには、追加の Managed File Transfer Base インストール・コンポーネントがあります。このコンポーネントには、すべてのインストール・オプションに共通するファイルが含まれています。Agent、Logger、Service、または Tools コンポーネントのいずれかをインストールする前に、Managed File Transfer Base コンポーネントをインストールする必要があります。

AIX and Linux プラットフォーム上の各製品オプションに必要な IBM MQ コンポーネントについて詳しくは、以下のトピックを参照してください。

- **AIX** 263 ページの『[AIX 上の必須の MFT コンポーネント](#)』
- **Linux** 264 ページの『[Linux 上の必須の MFT コンポーネント](#)』

関連概念

[ファイル転送管理の概要](#)

[Managed File Transfer トポロジーの概要](#)

AIX AIX 上の必須の MFT コンポーネント

Managed File Transfer には、オペレーティング・システムと全体的なセットアップに応じて、4 種類のインストール・オプションがあります。AIX システムでは、これらのオプションとは、Managed File Transfer Agent、Managed File Transfer Logger、Managed File Transfer Service、および Managed File Transfer Tools で、それぞれのオプションには固有のコンポーネントが必要になります。

Managed File Transfer Agent

mqm.base.runtime

mqm.java.rte

mqm.jre.rte

mqm.ft.base

mqm.ft.agent

Managed File Transfer Logger

mqm.base.runtime
mqm.server.rte
mqm.java.rte
mqm.jre.rte
mqm.ft.base
mqm.ft.logger

Managed File Transfer Service

mqm.base.runtime
mqm.server.rte
mqm.java.rte
mqm.jre.rte
mqm.ft.base
mqm.ft.agent
mqm.ft.service

Managed File Transfer Tools

mqm.base.runtime
mqm.java.rte
mqm.jre.rte
mqm.ft.base
mqm.ft.tools

Linux *Linux* 上の必須の MFT コンポーネント

Managed File Transfer には、オペレーティング・システムと全体的なセットアップに応じて、4 種類のインストール・オプションがあります。Linux システムでは、これらのオプションとは、Managed File Transfer Agent、Managed File Transfer Logger、Managed File Transfer Service、および Managed File Transfer Tools で、それぞれのオプションには固有のコンポーネントが必要になります。

Managed File Transfer Agent

MQSeriesRuntime
MQSeriesJava
MQSeriesJRE
MQSeriesFTBase
MQSeriesFTAgent

Managed File Transfer Logger

MQSeriesRuntime
MQSeriesServer
MQSeriesJava
MQSeriesJRE

MQSeriesFTBase
MQSeriesFTLogger

Managed File Transfer Service

MQSeriesRuntime
MQSeriesServer
MQSeriesJava
MQSeriesJRE
MQSeriesFTBase
MQSeriesFTAgent
MQSeriesFTService

Managed File Transfer Tools

MQSeriesRuntime
MQSeriesJava
MQSeriesJRE
MQSeriesFTBase
MQSeriesFTTools

インストール済みの MFT コマンド・セット

以下の表は、各コンポーネントと共にインストールされる Managed File Transfer コマンドを示しています。

表 35. それぞれのコマンド・セットで使用可能な Managed File Transfer コマンド

コマンド	エージェントのコマンド・セット	サービスのコマンド・セット	Tools のコマンド・セット	ロガーのコマンド・セット	Redistributable Managed File Transfer package 設定
fteAnt			✓		✓
fteBundleConfiguration			✓ (AIX, Linux, and Windows のみ)		✓
fteCancelTransfer			✓		✓
fteChangeDefaultConfigurationOptions	✓	✓	✓	✓	✓
fteCleanAgent	✓	✓			✓
fteCreateAgent	✓	✓			✓
fteCreateBridgeAgent		✓			✓
fteCreateCDAgent	✓ (AIX, Linux, and Windows のみ)	✓ (AIX, Linux, and Windows のみ)			
fteCreateEnvironment					✓
fteCreateLogger				✓	<div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px;">V 9.3.0</div> ✓ 267 ページの『1』
fteCreateMonitor			✓		✓

表 35. それぞれのコマンド・セットで使用可能な Managed File Transfer コマンド (続き)

コマンド	エージェントのコマンド・セット	サービスのコマンド・セット	Tools のコマンド・セット	ロガーのコマンド・セット	Redistributable Managed File Transfer package 設定
fteCreateTemplate			✓		✓
fteCreateTransfer			✓		✓
fteDefine			✓ (AIX, Linux, and Windows のみ)		✓
fteDelete			✓ (AIX, Linux, and Windows のみ)		✓
fteDeleteAgent	✓	✓			✓
fteDeleteLogger				✓	V 9.3.0 ✓ 267 ページの『1』
fteDeleteMonitor			✓		✓
fteDeleteScheduledTransfer			✓		✓
fteDeleteTemplates			✓		✓
fteDisplayVersion	✓	✓		✓	✓
fteListAgents	✓	✓	✓	✓	✓
fteListMonitors			✓		✓
fteListScheduledTransfers			✓		✓
fteListTemplates			✓		✓
fteModifyAgent	✓ (Windows のみ)	✓ (Windows のみ)			✓
fteModifyLogger				✓ (Windows のみ)	V 9.3.0 ✓ 267 ページの『1』
fteObfuscate	✓	✓		✓	✓
ftePingAgent			✓		✓
fteRAS		✓			✓
fteSetAgentLogLevel	✓				✓
fteSetAgentTraceLevel	✓	✓			✓
fteSetLoggerTraceLevel				✓	V 9.3.0 ✓ 267 ページの『1』
fteSetupCommands	✓	✓	✓	✓	✓
fteSetupCoordination	✓	✓	✓	✓	✓
fteShowAgentDetails	✓	✓	✓	✓	✓

表 35. それぞれのコマンド・セットで使用可能な Managed File Transfer コマンド (続き)

コマンド	エージェントのコマンド・セット	サービスのコマンド・セット	Tools のコマンド・セット	ロガーのコマンド・セット	Redistributable Managed File Transfer package 設定
fteShowLoggerDetails				✓	V 9.3.0 ✓ 267 ページの『1』
fteStartAgent	✓	✓			✓
fteStartLogger				✓	V 9.3.0 ✓ 267 ページの『1』
fteStopAgent	✓	✓			✓
fteStopLogger				✓	V 9.3.0 ✓ 267 ページの『1』

注:

1. **V 9.3.0** IBM MQ 9.3.0 以降、Redistributable Managed File Transfer package には Redistributable Managed File Transfer Logger も含まれています。詳しくは、[Redistributable Managed File Transfer components](#) のダウンロードと構成を参照してください。

Windows > MQ Adv. > Linux > AIX MQ Telemetry のインストール

このセクションでは、MQ Telemetry に関連するインストール作業をグループごとにまとめています。

このタスクについて

MQ Telemetry は、IBM MQ サーバーのインストール済み環境の一部としてインストールされます。

MQ Telemetry は、別個にインストールされる IBM MQ のコンポーネントで、IBM MQ インストーラーのオプションの 1 つです。インストールの前に、IBM MQ Advanced を使用するためのライセンスを購入していることを確認してください ([IBM MQ ライセンス情報を参照してください](#))。

手順

- IBM MQ を、MQ Telemetry と一緒にインストールします。
ご使用のプラットフォームにインストールする必要のある具体的なコンポーネント (MQ Telemetry を含む) については、6 ページの『[IBM MQ のコンポーネントと機能](#)』を参照してください。
AIX、Linux、または Windows への IBM MQ のインストールについて詳しくは、ご使用のプラットフォームに該当する情報を参照してください。
 - **AIX** 33 ページの『[AIX での IBM MQ のインストールおよびアンインストール](#)』
 - **Linux** 97 ページの『[Linux での IBM MQ のインストールおよびアンインストール](#)』
 - **Windows** 167 ページの『[Windows での IBM MQ のインストールおよびアンインストール](#)』

MQ Telemetry のインストールの注意点

MQ Telemetry は、メイン IBM MQ 製品のコンポーネントです。IBM MQ を初めてインストールするとき、または既存の IBM MQ インストール済み環境を変更するときに、MQ Telemetry をインストールすることを選択できます。

MQ Telemetry 概要

MQ Telemetry の一般的な詳細については、[MQ Telemetry の概要](#)を参照してください。

IBM MQ Explorer のサポート

IBM MQ Explorer を使用して、MQ Telemetry ランタイム・コンポーネントの構成および管理を行うことができます。キュー・マネージャーが遠隔測定装置からの接続を受け入れるには、1つ以上の遠隔測定チャンネルが必要です。MQTT を使用可能にするために、IBM MQ Explorer から実行できる「サンプル構成の定義」ウィザードが用意されています。このウィザードは、遠隔測定 (MQXR) サービスの定義と開始、デフォルト伝送キューのセットアップ、遠隔測定チャンネルの構成などの一連のステップを進めていきます。サンプル構成定義ウィザードの使用、およびその影響については、[269 ページの『IBM MQ Explorer を使用した MQ Telemetry のインストールの検査』](#)を参照してください。

IBM MQ Explorer サポートは、以下の機能を提供します。

- 「Telemetry」ノードとコンテンツ・パネル - ウェルカム情報、「サンプル構成の定義」ウィザード、MQTT クライアント実行ユーティリティー、MQ Telemetry のヘルプ、MQ Telemetry サービスに関する状況情報にアクセスできます。
- 「サンプル構成の定義」ウィザード - MQTT をサポートするキュー・マネージャーを速やかに構成します。
- 「新規遠隔測定チャンネル」ウィザード - 遠隔測定チャンネル・オブジェクトを作成するために必要な情報を収集します。
- 「遠隔測定チャンネル」ノードとコンテンツ・パネル - IBM MQ Explorer の「コンテンツ」ビューに遠隔測定チャンネルを表示します。
- 「遠隔測定チャンネル状況」ノードとコンテンツ・パネル - IBM MQ Explorer の「コンテンツ」ビューに遠隔測定チャンネル状況を表示します。
- MQTT クライアント・ユーティリティー - トピックのパブリッシュおよびサブスクライブのための簡単な GUI を使用できます。
- MQ Telemetry のヘルプ。

1つのシステムに MQ Telemetry ランタイム・コンポーネントをインストールし、別のシステムにインストールされている IBM MQ Explorer を使ってそれを構成および管理することができます。ただし、該当する前提条件を満たしているシステムにのみ、コンポーネントをインストールできます。これらの前提条件については、[IBM MQ のシステム要件](#)を参照してください。

MQ Telemetry クライアント・ライブラリーおよび SDK

MQTT ネットワーク用のメッセージング・アプリケーションを作成する際に役立つように、[Eclipse Paho ダウンロード・ページ](#)から、一連の無料のサンプル MQTT クライアントをインストールして使用することができます。

関連概念

[MQ Telemetry](#)

[Telemetry のユースケース](#)

関連タスク

[MQ Telemetry の管理](#)

[MQ Telemetry 用アプリケーションの開発](#)

[MQ Telemetry の問題のトラブルシューティング](#)

関連資料

[MQ Telemetry リファレンス](#)

MQ Telemetry のインストールの検査

MQ Telemetry のインストールを検査する方法は3とおりあります。MQ Telemetry が IBM MQ のカスタム・インストールとしてインストールされたものであるか、既存の IBM MQ インストール済み環境に追加されたものであるかに関係なく、任意の方法を使用できます。


このタスクについて

IBM MQ 内では、IBM MQ Explorer を使用するか、またはコマンド行を使用して、MQ Telemetry のインストールを検証することができます。

RFC 6455 (WebSocket) 標準をサポートするブラウザで JavaScript 用 MQTT メッセージング・クライアントを使用して、インストールを検査することもできます。このクライアントのバージョンは MQ Telemetry とともにインストールされ、最新バージョンは [Eclipse Paho ダウンロード・ページ](#) から無料で使用できます。MQ Telemetry のインストールを検証するには、最新バージョンのクライアントは必要ありません。

手順

- 以下のいずれかの方法で、インストールを検査します。
 - [269 ページの『IBM MQ Explorer を使用した MQ Telemetry のインストールの検査』](#) で説明されているように、IBM MQ Explorer を使用します。
 - [271 ページの『コマンド行を使用した MQ Telemetry のインストールの検査』](#) の説明に従って、コマンド・ラインを使用します。

 **Windows** **Linux** *IBM MQ Explorer を使用した MQ Telemetry のインストールの検査*
IBM MQ Explorer の「サンプル構成の定義」ウィザードと MQTT クライアント・ユーティリティを使用して、MQ Telemetry コンポーネントがインストールされていることを確認します。また、パブリッシュ/サブスクライブが正しく動作することを確認します。

始める前に

MQ Telemetry ランタイムおよび Support for IBM MQ Explorer をインストールする必要があります。テレメトリー・フォルダーは、キュー・マネージャーの一部です。テレメトリー・フォルダーを表示するには、キュー・マネージャーを開始する必要があります。

既存のキュー・マネージャーで「サンプル構成の定義」ウィザードを実行するには、その前に、行われる構成変更に関する、ウィザードによって提供された情報を検討します。変更が既存のキュー・マネージャーの構成に影響を与える場合があります。あるいは、セキュリティ設定が変更されないように、新しく作成したキュー・マネージャーに対してサンプル構成ウィザードを実行してください。

このタスクについて

MQ Telemetry を構成するために、IBM MQ Explorer から実行できる「サンプル構成の定義」ウィザードが用意されています。このウィザードは、遠隔測定 (MQXR) サービスの定義と開始、デフォルト伝送キューのセットアップ、遠隔測定チャンネルの構成などの一連のステップを進めていきます。

この操作を手動で行う場合は、Linux および AIX でテレメトリーを行うためのキュー・マネージャーの構成を参照してください。Windows の場合は、[Telemetry 対応キュー・マネージャーの構成 \(Windows\)](#) を参照してください。

サンプル構成の定義ウィザードは、IBM MQ Explorer の MQ Telemetry ウェルカム・ページから開くことができます。ウィザードは、現行構成に基づいて、どのステップが必要かを判別します。

例えば、ウィザードによって以下のようなアクションが特定される場合があります。

- 遠隔測定 (MQXR) サービスを定義する
- 遠隔測定 (MQXR) サービスを開始する
- 遠隔測定送信キューを定義する
- キュー・マネージャーのデフォルト送信キューを SYSTEM.MQTT.TRANSMIT.QUEUE に設定する

このキュー・マネージャー用のテレメトリーが既に構成されている場合は、ウィザードを開くためのリンクが静的テキストに置き換えられます。このテキストで、サンプル構成がセットアップ済みであることが示されます。

構成が完了したら、IBM MQ Explorer を使用して MQTT クライアント・ユーティリティを開けます。MQTT クライアント・ユーティリティを使用して、MQ Telemetry が正しくセットアップされているかどうかを検証します。

以下の項目は、MQTT クライアント・ユーティリティを使用して達成できる主な目標をまとめたものです。

- 接続、トピックへのサブスクライブ、メッセージのプブリッシュを行うことによって、MQ Telemetry の基本またはカスタム構成を検証する。
- MQTT protocol の主な機能の確認。
- MQ Telemetry アプリケーションのデバッグに役立つ簡易ツールとして使用する。

IBM MQ Explorer に追加情報があります。「ヘルプ」メニューを使用するか、**F1** キーを押してください。

手順

1. IBM MQ Explorer を開始します。

Windows および Linux システムでは、システム・メニュー、MQExplorer 実行可能ファイル、**mqexplorer** コマンド、または **strmqcfcg** コマンドを使用して IBM MQ Explorer を開始できます。

2. 「MQ Telemetry へようこそ」ページを開きます。

- 既存のキュー・マネージャーを使用するには、IBM MQ\Queue Managers\qMgrName\Telemetry フォルダをクリックして「MQ テレメトリーへようこそ」ページを開きます。
- 前述の理由で、新しいキュー・マネージャーを使用する場合は、以下のようになります。
 - a. キュー・マネージャー > ニュー > キュー・マネージャーをクリックします。
 - b. 「キュー・マネージャー名」 > 「次へ」 > 「次へ」 > 「次へ」として MQTTVerification と入力します。
 - c. ポートが使用中の場合は、「listen するポート番号」でデフォルトのポートを変更し、> 「完了」を選択します。
 - d. キュー・マネージャーが開始したら、IBM MQ\Queue Managers\MQTTVerification\Telemetry フォルダをクリックして「MQ テレメトリーへようこそ」ページを開きます。

3. IBM MQ Explorer の「MQ Telemetry へようこそ」ページで、「サンプル構成の定義」をクリックします。

このリンクが存在せず、代わりに「このキュー・マネージャー用にサンプル構成がセットアップされています (The sample configuration has been set up for this queue manager)」というテキストが表示された場合は、テレメトリーは既に構成されています。ステップ 270 ページの『6』に進みます。

「サンプル構成の定義」をクリックすると、そのページが開き、サンプル構成の一部として実行されるアクションがリスト表示されます。

4. MQTT クライアント・ユーティリティを自動的に開始する場合は、「MQTT クライアント・ユーティリティの起動」にチェック・マークを付けたままにします。デフォルトでは、チェック・ボックスは選択済みになっています。
5. 「完了 (Finish)」をクリックします。
6. 「接続」をクリックします。

MQTT クライアント・ユーティリティ・パネルで、ホスト名およびポート名が正しいことを確認します。

ステップ 4 で MQTT クライアント・ユーティリティ・パネルを自動的に開始しなかった場合は、「MQ Telemetry へようこそ」パネル内の直接リンクを使用することによって、または非 TLS チャンネルを右クリックすることによって開始できます。これにより、その実行対象となっているチャンネルが制御可能になります。

クライアント履歴には、Connected イベントが記録されます。

7. 「サブスクライブ」をクリックします。

クライアント履歴には、Subscribed イベントが記録されます。

8. 「公開」 をクリックします。

クライアント履歴には、Published イベントと Received イベントが記録されます。

タスクの結果

パブリッシュ/サブスクライブが正常に完了した場合、MQ Telemetry のインストールは検証済みです。

インストールの処理中に問題が発生した場合は、エラー・ログを表示します。

- Windows では、このログのデフォルトの場所は `IBM MQ data directory\qmgrs\qMgrName\mqxr` です
- AIX および Linux では、このログのデフォルトの場所は `/var/mqm/qmgrs/qMgrName/mqxr/` です

コマンド行を使用した MQ Telemetry のインストールの検査

以下の手順に従ってスクリプトおよびサンプル・アプリケーションを実行し、MQ Telemetry コンポーネントのインストールが完了していて、パブリッシュおよびサブスクライブが可能であることを確認します。

始める前に

注：

このタスクでは、mqttv3app のサンプル Java アプリケーションと、関連する Java クライアント・ライブラリーを使用します。これらのリソースは、以前 IBM Messaging Telemetry Clients SupportPac で使用可能であったため、このタスクの詳細説明では、この SupportPac のコピーを持っていることを前提としています。

IBM Messaging Telemetry Clients SupportPac は使用できなくなっています。さまざまなプログラミング言語の最新のテレメトリー・クライアントおよびサンプルの無料のダウンロードは、引き続き [Eclipse パホプロジェクト](#) および [MQTT.org](#) から入手可能です。

サンプル・プログラムを実行するには、テレメトリー (MQXR) サービスを開始する必要があります。ユーザー ID は、mqm グループのメンバーでなければなりません。

SampleMQM スクリプトは、MQXR_SAMPLE_QM というキュー・マネージャーを作成して使用します。したがって、MQXR_SAMPLE_QM キュー・マネージャーが既に存在するシステムで、このスクリプトをそのまま実行することはしてはなりません。行われた変更によって、既存のキュー・マネージャーの構成に影響を与える可能性があります。

mqttv3app サンプル Java アプリケーションを実行するための 2 つのコマンドがあります。1 つ目のコマンドは、サブスクリプションを作成した後に、メッセージを待機します。2 つ目のコマンドは、そのサブスクリプションに対してパブリッシュします。したがって、これらのコマンドは、別々のコマンド・ラインまたはシェル・ウィンドウに入力する必要があります。

このタスクについて

GUI のないサーバーやデバイス上で検査を実行するために、サンプル・ディレクトリーにスクリプトが用意されています。SampleMQM スクリプトは、MQ Telemetry を構成するための必須ステップを実行します。次に、mqttv3app サンプル Java アプリケーションを実行して、接続、トピックへのサブスクライブ、およびメッセージのパブリッシュによって、基本またはカスタムの MQ Telemetry 構成を検証することができます。CleanupMQM サンプル・スクリプトを実行して、SampleMQM スクリプトによって作成されたキュー・マネージャーを削除できます。

この検査手順を使用して達成できる主な目標を以下の項目にまとめます。

- 基本またはカスタムの MQ Telemetry 構成の検査。これは、トピックに接続し、サブスクライブし、メッセージをパブリッシュすることにより行います。
- MQTT protocol の主な機能の確認。
- MQ Telemetry アプリケーションのデバッグに役立つシンプルなツールの提供。

手順

1. IBM Messaging Telemetry Clients SupportPac を任意のディレクトリーに解凍します。

このタスクでは、mqtvtv3app のサンプル Java アプリケーションと、関連する mqtvtv3 Java クライアント・ライブラリーを使用します。前のバージョンの (MA9B) の SupportPac がある場合、サンプル・アプリケーションとクライアント・ライブラリーは `CLIENTPACKDIR/SDK/clients/java` ディレクトリー内にあります。`CLIENTPACKDIR` は、クライアント・パックを解凍したディレクトリーです。

注: 後の (MA9C) バージョンの IBM Messaging Telemetry Clients SupportPac には `/SDK/` ディレクトリーがないため、mqtvtv3app サンプル・アプリケーションのコンパイル済みコピーは含まれていません。このバージョンの SupportPac を使用している場合は、アプリケーションを手動でコンパイルしてから、`/SDK/` ディレクトリーおよびコンテンツを作成する必要があります。使用可能なクライアントとサンプルに関する最新情報については、[IBM MQ Telemetry Transport サンプル・プログラム](#)を参照してください。

2. MQ Telemetry を構成します。

SampleMQM スクリプトの実行は、一連のステップで構成されています。MQXR_SAMPLE_QM キュー・マネージャーの作成、テレメトリー (MQXR) サービスの定義と開始、デフォルトの伝送キューのセットアップ、およびテレメトリー・チャンネルの構成のステップが含まれます。

これを手動で実行する方法については、[Telemetry 対応キュー・マネージャーの構成 \(Linux および AIX\)](#)、または [Windows 上のテレメトリー用キュー・マネージャーの構成](#)を参照してください。

- Windows システムでは、コマンド・ラインに以下のコマンドを入力します。

```
MQINSTDIR\mqxr\samples\SampleMQM.bat
```

- AIX システムまたは Linux システムでは、シェル・ウィンドウに次のコマンドを入力します。

```
MQINSTDIR/mqxr/samples/SampleMQM.sh
```

ここで `MQINSTDIR` は、この IBM MQ インストール済み環境のインストール・ディレクトリーです。

`MQXR_SAMPLE_QM` というキュー・マネージャーが作成され、MQ Telemetry が構成されます。

3. mqtvtv3app サンプル Java アプリケーションを実行して、サブスクリプションを作成します。

- Windows システムでは、コマンド・ラインに以下のコマンドを入力します。

```
java -cp
"CLIENTPACKDIR\SDK\clients\java\org.eclipse.paho.sample.mqtvtv3app.jar;
CLIENTPACKDIR\SDK\clients\java\org.eclipse.paho.client.mqtvtv3.jar"
org.eclipse.paho.sample.mqtvtv3app.Sample -a subscribe
```

- AIX または Linux システムで、シェル・ウィンドウに以下のコマンドを入力します。

```
java -cp
CLIENTPACKDIR/SDK/clients/java/org.eclipse.paho.sample.mqtvtv3app.jar:
CLIENTPACKDIR/SDK/clients/java/org.eclipse.paho.client.mqtvtv3.jar
org.eclipse.paho.sample.mqtvtv3app.Sample -a subscribe
```

サブスクリプションが作成され、メッセージの受信を待機します。

4. mqtvtv3app サンプル Java アプリケーションを実行して、サブスクリプションにパブリッシュします。

- Windows システムでは、2 つ目のコマンド・ラインに以下のコマンドを入力します。

```
java -cp
"CLIENTPACKDIR\SDK\clients\java\org.eclipse.paho.sample.mqtvtv3app.jar;
CLIENTPACKDIR\SDK\clients\java\org.eclipse.paho.client.mqtvtv3.jar"
org.eclipse.paho.sample.mqtvtv3app.Sample -m "Hello from an MQTT v3 application"
```

- AIX または Linux システムの場合は、2 番目のシェル・ウィンドウに次のコマンドを入力します。

```
java -cp
CLIENTPACKDIR/SDK/clients/java/org.eclipse.paho.sample.mqtvtv3app.jar:
```



```
CLIENTPACKDIR/SDK/clients/java/org.eclipse.paho.client.mqttv3.jar
org.eclipse.paho.sample.mqttv3app.Sample -m "Hello from an MQTT v3 application"
```

2つ目のコマンド・ラインまたはシェル・ウィンドウに入力したメッセージ「Hello from an MQTT v3 application」が、アプリケーションによってパブリッシュされ、1つ目のウィンドウのアプリケーションに受信されます。最初のウィンドウのアプリケーションが画面にそれを表示します。

5. 1つ目のコマンド・ラインまたはシェル・ウィンドウで **Enter** を押して、サブスクライブ・アプリケーションを終了します。

6. SampleMQM スクリプトで作成されたキュー・マネージャーを削除します。

- Windows システムでは、コマンド・ラインに以下のコマンドを入力します。

```
MQINSTDIR\mqxr\samples\CleanupMQM.bat
```

- AIX システムまたは Linux システムでは、シェル・ウィンドウに次のコマンドを入力します。

```
MQINSTDIR/mqxr/samples/CleanupMQM.sh
```

タスクの結果

スクリプトが終了して、メッセージを送受信できたら、MQ Telemetry のインストールを検証できたこととなります。

次のタスク

検査プロセスで問題が発生した場合は、[MQ Telemetry トラブルシューティング](#)を参照してください。以下のエラー・ログも参照できます。

- Windows システムでは、キュー・マネージャー・ログのデフォルトの場所は `MQINSTDIR\qmgrs\MQXR_SAMPLE_QM\mqxr` です。
- AIX システムおよび Linux システムでは、キュー・マネージャー・ログのデフォルトの場所は `/var/mqm/qmgrs/MQXR_SAMPLE_QM/mqxr/` です。

MQ Adv.

Linux

RDQM (複製データ・キュー・マネージャー) のインストール

このセクションでは、RDQM に関連するインストール作業をグループごとにまとめています。RDQM は、x86-64 for RHEL 7 (7.6 以降)、RHEL 8 (8.2 以降)、および RHEL 9 で使用可能です。

始める前に

RDQM では、mqm ユーザーが各ノードで同じ UID を持っていること、および mqm グループが各ノードで同じ GID を持っていることが必要です。インストール手順を実行する前に、**groupadd** コマンドと **useradd** コマンドを使用して UID と GID を各ノードで同じものに設定して、mqm ID を作成する必要があります。103 ページの『Linux でのユーザーとグループのセットアップ』を参照してください。

RDQM の前提条件の 1 つに Pacemaker があります。Pacemaker の使用時には、特定の Linux パッケージがシステムにインストールされている必要があります。RHEL 7 のサポート・レベルのリストでは、最小限のシステム・パッケージ・セットがインストールされていることを想定しています。これには、@core パッケージ・グループのすべての必須パッケージとデフォルト・パッケージ、および @base パッケージ・グループの必須パッケージが含まれます。サポートされるレベルの RHEL 8 および RHEL 9 のリストは、サーバー環境グループの必須グループからの必須パッケージとデフォルト・パッケージを含む、最小セットのシステム・パッケージがインストールされていることを前提としています。

V 9.3.0

サポート対象レベルの RHEL 7 (Pacemaker 1) の前提条件は以下のとおりです。

- cifs-utils
- libcgrouop
- libtool-ldtdl

- lm_sensors-libs
- lvm2
- net-snmp-agent-libs
- net-snmp-libs
- nfs-utils
- perl-TimeDate
- psmisc
- redhat-lsb-core

サポート対象レベルの RHEL 8 (Pacemaker 2) の前提条件は以下のとおりです。

- cifs-utils
- libtool-ltdl
- libxslt
- net-snmp-libs
- nfs-utils
- perl-TimeDate
- psmisc
- python36
- python3-lxml

V9.3.0.2 **V9.3.1** サポートされるレベルの RHEL 9 (Pacemaker 2) の前提条件は、以下のとおりです。

- libxslt
- net-snmp-libs
- nfs-utils
- nfs-utils-coreos
- perl-TimeDate
- python3-lxml
- python-unversioned-コマンド

これらのパッケージには独自の要件があります(ここには記載していません)。Pacemaker を実行すると、インストールを正常に完了するためにインストールする必要のあるパッケージが報告されます。

注: RDQM の Pacemaker コンポーネントには、hacluster という名前のユーザーと、haclient という名前のグループが必要です。これらの uid と gid のデフォルトは 189 ですが、必要に応じて別の uid と gid を指定することもできます。ユーザーとグループが存在しない場合は、Pacemaker のインストール時に作成されます。

このタスクについて

RDQM (複製データ・キュー・マネージャー) に関するサポートをインストールするには、次のタスクを実行します。

1. 各ノードに DRBD をインストールします。
2. 各ノードに Pacemaker をインストールします。
3. 各ノードに IBM MQ をインストールします。
4. 各ノードに RDQM をインストールします。

DRBD と Pacemaker RPM のパッケージは、IBM MQ メディアで提供されています。IBM MQ で提供されているバージョンをインストールする必要があります。独自のバージョンをダウンロードしないでください。

い。RDQM で提供されるパッケージが使用されるようにするには、RHEL 8 または RHEL 9 の AppStream リポジトリなど、代替手段を提供できる yum リポジトリの定義に以下の行を追加します。

```
exclude=cluster* corosync* drbd kmod-drbd libqb* pacemaker* resource-agents*
```

RHEL 7 のサポートされるレベルについては、コンポーネントは `Advanced/RDQM/PreReqs/e17/` ディレクトリの下にあります。RHEL 8 のサポートされているレベルについては、コンポーネントは `Advanced/RDQM/PreReqs/e18/` ディレクトリの下にあります。サポートされるレベルの RHEL 9 の場合、コンポーネントは `Advanced/RDQM/PreReqs/e19/` ディレクトリの下にあります。



重要: UEFI セキュア・ブートを使用している場合は、DRBD カーネル・モジュールの鍵を登録する必要があります。 https://linbit.com/drbd-user-guide/drbd-guide-9_0-en/#s-linbit-packages を参照してください。UEFI セキュア・ブートが使用中で、鍵が登録されていない場合は、以下のエラー・メッセージが表示されます。

```
modprobe: ERROR: could not insert 'drbd': Required key not available
```

DRBD パッケージおよび Pacemaker パッケージは、LINBIT の GPG 鍵で署名されています。次のコマンドを使用して、LINBIT の GPG 公開鍵をインポートしてください。

```
rpm --import https://packages.linbit.com/package-signing-pubkey.asc
```

この手順を行わないと、これらのパッケージの RPM インストールで次の警告が出されます。

```
warning: rpm-name: Header V4 DSA/SHA1 Signature, key ID 282b6e23: NOKEY"
```

各サーバー上に複数の IBM MQ インストール済み環境があってもかまいませんが、これらのインストール済み環境の 1 つのみを RDQM インストール済み環境にする必要があります。



重要: 上位のレベルにアップグレードした後に、現在のレベルに戻す必要が生じる場合もあるので、インストール・メディアは保存しておいてください。

手順

各ノードで以下のステップを実行します。

1. root として、または以下のコマンドを実行するための十分な権限を使用してログインします。

これを行うには、コマンドの前に **sudo** を追加するか、以下を変更します。 **su** コマンドを使用してシェルで root ユーザーに変更します。詳細については、[sudo と su の間の相違点の探索 Linux](#) のコマンド。

2. インストール・イメージを含むディレクトリに変更します。
3. RDQM がインストールされているシステムに必要な DRBD カーネル・モジュールを判別します。最新のカーネル・モジュールについては詳しくは、<https://ibm.biz/mqrdqkernelmods> を参照してください。ヘルパー・スクリプトは、`kmod-drbd-9` ディレクトリに用意されています。例えば、RHEL 8.2 システムでは、ヘルパー・スクリプト `Advanced/RDQM/PreReqs/e18/kmod-drbd-9/modver` を実行すると、インストールする必要のあるカーネル・モジュールを識別する以下の情報が返されます。

```
kmod-drbd-9.0.23_4.18.0_193-1.x86_64.rpm
```

4. ステップ 1 で識別した適切な DRBD カーネル・モジュールをインストールします。例えば、RHEL 8.2 の場合は、以下のコマンドを実行します。

```
yum install Advanced/RDQM/PreReqs/e18/kmod-drbd-9/kmod-drbd-9.0.23_4.18.0_193-1.x86_64.rpm
```

5. 必要な DRBD ユーティリティをインストールします。例えば、RHEL 8.2 の場合は、以下のコマンドを実行します。

```
yum install Advanced/RDQM/PreReqs/e18/drbd-utils-9/*
```

6. Pacemaker をインストールします。例えば、RHEL 8.2 の場合は、以下のコマンドを実行します。

```
yum install Advanced/RDQM/PreReqs/el8/pacemaker-2/*
```

Pacemaker インストーラーは、インストールが正常に完了する前にインストールする必要のあるパッケージが欠落している場合、それを報告します。

7. IBM MQ のライセンスに同意します。

```
./mqlicense.sh
```

8. IBM MQ をインストールします。これは、標準の IBM MQ インストールのようなものです。少なくとも、以下のものをインストールする必要があります。

```
yum install MQSeriesGSKit* MQSeriesServer* MQSeriesRuntime*
```

9. RDQM のインストール:

```
yum install Advanced/RDQM/MQSeriesRDQM*
```

次のタスク

これで、Pacemaker クラスタと複製データ・キュー・マネージャーを構成できます。また、災害復旧用複製データ・キュー・マネージャーを構成することもできます。[RDQM の高可用性](#) または [RDQM の災害復旧](#) を参照してください。

関連概念

[549 ページの『複製データ・キュー・マネージャーのマイグレーション』](#)

複製データ・キュー・マネージャー (RDQM) をマイグレーションする必要がある場合、すべてのノードを順番にアップグレードする必要があります。各ノードを異なるレベルで操作しないでください。

関連タスク

[344 ページの『RDQM のための保守レベルの更新の適用』](#)

高可用性 (HA) 構成、災害復旧 (DR) 構成、または DR/HA 同時構成に保守レベルの更新を適用するには、さまざまな手順があります。

[348 ページの『RDQM のための保守レベルの更新の削除』](#)

高可用性 (HA) 構成、災害復旧 (DR) 構成、または DR/HA 同時構成から保守レベルの更新を削除するには、さまざまな手順があります。

MQ Adv.

Linux

必要なくなった RDQM (複製データ・キュー・マネージャー) のアンインストール

必要なくなった RDQM をアンインストールする方法です。

始める前に

アンインストールする IBM MQ のバージョンに 1 つ以上のフィックスパックを適用済みの場合は、インストールとは逆の順序でフィックスパックを除去してから基本パッケージを除去する必要があります。

アンインストール手順を開始する前に、どの更新も除去しておく必要があります。詳細については、[337 ページの『Linux の以前の保守レベルに戻す』](#) を参照してください。

重要: IBM MQ のアンインストール・プロセスまたは変更プロセスを開始する前に、IBM MQ のキュー・マネージャーやその他のオブジェクト、さらにアプリケーションをすべて停止する必要があります。

このタスクについて

高可用性 (HA) 構成、災害復旧 (DR) 構成、または組み合わせた DR/HA 構成をアンインストールするには、異なる手順があります。

重要: 以下のコマンドは、単一の IBM MQ インストール済み環境を使用してシステム上で発行されるコマンドの例として用意されています。複数の IBM MQ インストール済み環境を持つシステム、または名前に「drbd」または「linbit」のいずれかが含まれる他のパッケージがインストールされている場合、この IBM MQ インストール済み環境に関連付けられているパッケージのみが削除されるように、コマンドを更新する必要があります。

複数の MQ インストール済み環境のあるシステムで IBM MQ をアンインストールする方法について詳しくは、159 ページの『rpm を使用した Linux での IBM MQ のアンインストールまたは変更』を参照してください。

手順

- 必要なくなった HA RDQM サポートをアンインストールするには、以下のようにします。
 - a) HA グループ内の RDQM HA キュー・マネージャーを削除します。[HA RDQM の削除](#)を参照してください。
 - b) RDQM HA グループを削除します。[Pacemaker クラスタ \(HA グループ\) の削除](#)を参照してください。
 - c) root としてログインするか、**su** コマンドを使用してスーパーユーザーに切り替えます。
 - d) ファイアウォールを構成した場合は、各ノード上でスクリプト `MQ_INSTALLATION_PATH/samp/rdqm/firewalld/unconfigure.sh` を実行して、ファイアウォール構成を元に戻します。このスクリプトは root として実行する必要があります。
 - e) IBM MQ と RDQM をアンインストールする場合は、以下のようにします。

```
rpm -qa | grep MQSeries | xargs yum -y remove
```

RDQM をアンインストールして、IBM MQ のインストール済み環境を残したままにする場合は、以下のようにします。

```
rpm -qa | grep MQSeriesRDQM | xargs yum -y remove
```

- f) Pacemaker をアンインストールします。

```
rpm -qa | grep linbit | xargs yum -y remove
```

- g) DRBD をアンインストールします。

```
rpm -qa | grep drbd | xargs yum -y remove
```

- 必要なくなった DR RDQM サポートをアンインストールするには、以下のようにします。
 - a) すべてのノード上ですべてのキュー・マネージャーを削除します。[DR RDQM の削除](#)を参照してください。
 - b) root としてログインするか、**su** コマンドを使用してスーパーユーザーに切り替えます。
 - c) ファイアウォールを構成した場合は、各ノード上でスクリプト `MQ_INSTALLATION_PATH/samp/rdqm/firewalld/unconfigure.sh` を実行して、ファイアウォール構成を元に戻します。このスクリプトは root として実行する必要があります。
 - d) IBM MQ と RDQM をアンインストールする場合は、以下のようにします。

```
rpm -qa | grep MQSeries | xargs yum -y remove
```

RDQM をアンインストールして、IBM MQ のインストール済み環境を残したままにする場合は、以下のようにします。

```
rpm -qa | grep MQSeriesRDQM | xargs yum -y remove
```

- e) Pacemaker をアンインストールします。

```
rpm -qa | grep linbit | xargs yum -y remove
```

- f) DRBD をアンインストールします。

```
rpm -qa | grep drbd | xargs yum -y remove
```

- 必要なくなった DR/HA RDQM サポートをアンインストールするには、以下のようにします。

- a) メイン・サイトとリカバリー・サイトの両方の HA グループ内の RDQM HA キュー・マネージャーを削除します。[Deleting a DR/HA RDQM](#) を参照してください。
- b) 各 RDQM HA グループを削除します。[Pacemaker クラスタ \(HA グループ\) の削除](#) を参照してください。
- c) root としてログインするか、**su** コマンドを使用してスーパーユーザーに切り替えます。
- d) ファイアウォールを構成した場合は、各ノード上でスクリプト `MQ_INSTALLATION_PATH/samp/rdqm/firewalld/unconfigure.sh` を実行して、ファイアウォール構成を元に戻します。このスクリプトは root として実行する必要があります。
- e) IBM MQ と RDQM をアンインストールする場合は、以下のようにします。

```
rpm -qa | grep MQSeries | xargs yum -y remove
```

RDQM をアンインストールして、IBM MQ のインストール済み環境を残したままにする場合は、以下のようにします。

```
rpm -qa | grep MQSeriesRDQM | xargs yum -y remove
```

- f) Pacemaker をアンインストールします。

```
rpm -qa | grep linbit | xargs yum -y remove
```

- g) DRBD をアンインストールします。

```
rpm -qa | grep drbd | xargs yum -y remove
```

関連資料

[rdqmadm \(複製データ・キュー・マネージャー・クラスタの管理\)](#)

MQ Adv. Linux RDQM (複製データ・キュー・マネージャー) のアンインストールおよびアップグレード

IBM MQ および RDQM のアップグレードの準備として RDQM をアンインストールする方法です。

始める前に

アンインストールする IBM MQ のバージョンに 1 つ以上のフィックスパックを適用済みの場合は、インストールとは逆の順序でフィックスパックを除去してから基本パッケージを除去する必要があります。

アンインストール手順を開始する前に、どの更新も除去しておく必要があります。詳細については、[337 ページの『Linux の以前の保守レベルに戻す』](#)を参照してください。

重要: IBM MQ のアンインストール・プロセスまたは変更プロセスを開始する前に、IBM MQ のキュー・マネージャーやその他のオブジェクト、さらにアプリケーションをすべて停止する必要があります。

このタスクについて

このトピックでは、RDQM のバージョン間のアップグレードについて説明します。RDQM に保守レベルの更新を適用するには、[344 ページの『RDQM のための保守レベルの更新の適用』](#)を参照してください。高可用性 (HA) 構成、災害復旧 (DR) 構成、または組み合わせた DR/HA 構成をアンインストールし、その後アップグレードするには、異なる手順があります。

HA 構成の場合、HA グループ内の各ノードでこれらの手順を順に実行します。この処理の進行中に他のノード上で作業を続行できます。

すべての構成において、コマンド・レベルが高い IBM MQ へのレベル・アップグレードの場合、キュー・マネージャーをその高いレベルで開始した後に、まだアップグレードされていないノード上で実行することはできません。この条件に従ってアップグレードの順序を計画する必要があります。

重要: 以下のコマンドは、単一の IBM MQ インストール済み環境を使用してシステム上で発行されるコマンドの例として用意されています。複数の IBM MQ インストール済み環境を持つシステム、または名前に「drbd」または「linbit」のいずれかが含まれる他のパッケージがインストールされている場合、この IBM

MQ インストール済み環境に関連付けられているパッケージのみが削除されるように、コマンドを更新する必要があります。

複数の MQ インストール済み環境のあるシステムで IBM MQ をアンインストールする方法について詳しくは、159 ページの『[rpm を使用した Linux での IBM MQ のアンインストールまたは変更](#)』を参照してください。

手順

- HA RDQM サポートをアンインストールし、RDQM と IBM MQ をアップグレードします。

- 次のコマンドを入力して、ノード上で HA グループを中断します。

```
rdqmadm -s
```

- root としてログインするか、**su** コマンドを使用してスーパーユーザーに切り替えます。

- アンインストール IBM MQ (このステップでは RDQM もアンインストールします):

```
rpm -qa | grep MQSeries | xargs yum -y remove
```

- Pacemaker をアンインストールします。

```
rpm -qa | grep linbit | xargs yum -y remove
```

- DRBD をアンインストールします。

```
rpm -qa | grep drbd | xargs yum -y remove
```

- DRBD カーネルが正常にアンロードされたことを確認します。

```
lsmod | grep drbd
```

drbd または drbd_transport_tcp カーネル・モジュールがまだロードされている場合は、以下のコマンドを使用してアンロードできます。

```
modprobe -r drbd_transport_tcp  
modprobe -r drbd
```

何らかの理由でアンロードが失敗した場合は、ノードをリブートします。

- 新しいレベルの IBM MQ および従属ソフトウェアをインストールします。[RDQM \(複製データ・キュー・マネージャー\) のインストール](#)を参照してください。

- 次のコマンドを入力して、ノード上で HA グループを再開します。

```
rdqmadm -r
```

この時点で、グループ内の次のノードに進むことができます。

- DR RDQM と IBM MQ をアンインストールし、RDQM と IBM MQ をアップグレードします。

- DR 2 次ノードをアップグレードします。

- root としてログインするか、**su** コマンドを使用してスーパーユーザーに切り替えます。

- アンインストール IBM MQ (このステップでは RDQM もアンインストールします):

```
rpm -qa | grep MQSeries | xargs yum -y remove
```

- Pacemaker をアンインストールします。

```
rpm -qa | grep linbit | xargs yum -y remove
```

- DRBD をアンインストールします。

```
rpm -qa | grep drbd | xargs yum -y remove
```

e. DRBD カーネルが正常にアンロードされたことを確認します。

```
lsmod | grep drbd
```

drbd または drbd_transport_tcp カーネル・モジュールがまだロードされている場合は、以下のコマンドを使用してアンロードできます。

```
modprobe -r drbd_transport_tcp
modprobe -r drbd
```

何らかの理由でアンロードが失敗した場合は、ノードをリブートします。

f. 新しいレベルの IBM MQ および RDQM をインストールします。 [RDQM \(複製データ・キュー・マネージャー\) のインストールを参照してください。](#)

b) DR 1 次ノード上で、以下のステップのいずれかを行います。

- DR キュー・マネージャーを終了します。
- または、DR キュー・マネージャーの DR 2 次ノードへの管理フェイルオーバーを実行します。

c) DR 1 次ノードをアップグレードします。

a. root としてログインするか、 **su** コマンドを使用してスーパーユーザーに切り替えます。

b. アンインストール IBM MQ (このステップでは RDQM もアンインストールします):

```
rpm -qa | grep MQSeries | xargs yum -y remove
```

c. Pacemaker をアンインストールします。

```
rpm -qa | grep linbit | xargs yum -y remove
```

d. DRBD をアンインストールします。

```
rpm -qa | grep drbd | xargs yum -y remove
```

e. DRBD カーネルが正常にアンロードされたことを確認します。

```
lsmod | grep drbd
```

drbd または drbd_transport_tcp カーネル・モジュールがまだロードされている場合は、以下のコマンドを使用してアンロードできます。

```
modprobe -r drbd_transport_tcp
modprobe -r drbd
```

何らかの理由でアンロードが失敗した場合は、ノードをリブートします。

f. 新しいレベルの IBM MQ および RDQM をインストールします。 [RDQM \(複製データ・キュー・マネージャー\) のインストールを参照してください。](#)

d) DR 1 次ノード上で、以下のステップのいずれかを行います。

- DR キュー・マネージャーを終了していた場合は開始します。
- または、DR キュー・マネージャーを DR 1 次ノードに戻す管理フェイルオーバーを実行します。

• RD/HA RDQM と IBM MQ をアンインストールし、RDQM と IBM MQ をアップグレードします。

a) リカバリー・サイトの HA グループをアップグレードします (DR/HA RDQM がメイン・サイトで実行されていることを想定しています)。グループ内の各ノードで以下のステップを順に実行します。

a. root としてログインするか、 **su** コマンドを使用してスーパーユーザーに切り替えます。

b. 次のコマンドを入力して、ノード上で HA グループを中断します。

```
rdqmadm -s
```


- c. アンインストール IBM MQ (このステップでは RDQM もアンインストールします):

```
rpm -qa | grep MQSeries | xargs yum -y remove
```

- d. Pacemaker をアンインストールします。

```
rpm -qa | grep linbit | xargs yum -y remove
```

- e. DRBD をアンインストールします。

```
rpm -qa | grep drbd | xargs yum -y remove
```

- f. DRBD カーネルが正常にアンロードされたことを確認します。

```
lsmod | grep drbd
```

drbd または drbd_transport_tcp カーネル・モジュールがまだロードされている場合は、以下のコマンドを使用してアンロードできます。

```
modprobe -r drbd_transport_tcp
modprobe -r drbd
```

何らかの理由でアンロードが失敗した場合は、ノードをリブートします。

- g. 新しいレベルの IBM MQ および従属ソフトウェアをインストールします。 [RDQM \(複製データ・キュー・マネージャー\) のインストールを参照してください](#)。
- h. 次のコマンドを入力して、ノード上で HA グループを再開します。

```
rdqmadm -r
```

この時点で、グループ内の次のノードに進むことができます。

- b) メイン・サイトの HA グループで、キュー・マネージャーを停止するか、リカバリー・サイトでアップグレードした HA グループに対して管理フェイルオーバーを実行します。
- c) メイン・サイトの HA グループをアップグレードします。グループ内の各ノードで以下のステップを順に実行します。
- a. root としてログインするか、 **su** コマンドを使用してスーパーユーザーに切り替えます。
- b. 次のコマンドを入力して、ノード上で HA グループを中断します。

```
rdqmadm -s
```

- c. アンインストール IBM MQ (このステップでは RDQM もアンインストールします):

```
rpm -qa | grep MQSeries | xargs yum -y remove
```

- d. Pacemaker をアンインストールします。

```
rpm -qa | grep linbit | xargs yum -y remove
```

- e. DRBD をアンインストールします。

```
rpm -qa | grep drbd | xargs yum -y remove
```

- f. DRBD カーネルが正常にアンロードされたことを確認します。

```
lsmod | grep drbd
```

drbd または drbd_transport_tcp カーネル・モジュールがまだロードされている場合は、以下のコマンドを使用してアンロードできます。

```
modprobe -r drbd_transport_tcp
modprobe -r drbd
```

何らかの理由でアンロードが失敗した場合は、ノードをリブートします。

- g. 新しいレベルの IBM MQ および従属ソフトウェアをインストールします。 [RDQM \(複製データ・キュー・マネージャー\) のインストールを参照してください](#)。
- h. 次のコマンドを入力して、ノード上で HA グループを再開します。

```
rdqmadm -r
```

この時点で、グループ内の次のノードに進むことができます。

- d) これで、キュー・マネージャーを開始するか (以前に停止していた場合)、リカバリー・サイトからメイン・サイトにフェイルオーバーできます。

関連資料

[rdqmadm \(複製データ・キュー・マネージャー・クラスターの管理\)](#)

他の IBM MQ インストール済み環境と併存する RDQM のインストール

RDQM をその他の IBM MQ のインストール済み環境と併存させるようにインストールできます (1 つの RDQM インストールのみが可能です)。

このタスクについて

RPM を使用して Linux 上に IBM MQ の複数インスタンスをインストールする場合は、各インストールが固有の名前を持つパッケージから作成されていることを確認する必要があります。固有のパッケージを作成するには、以下のように **crtmqpkg** コマンドを実行します。

```
crtmqpkg PACKAGE_SUFFIX
```

PACKAGE_SUFFIX は、固有にするためにパッケージ・ファイルに追加するストリングです。

既存の IBM MQ インストール済み環境と一緒に RDQM をインストールするには、**crtmqpkg** を 2 回実行する必要があります。1 回はメイン IBM MQ パッケージ用、もう 1 回は Advanced/RDQM サブディレクトリーの下に別個の rpm ファイルを持つ RDQM コンポーネント用です。両方のコマンドとも同じ **PACKAGE_SUFFIX** を指定する必要があります。RDQM パッケージに **crtmqpkg** を実行する際には、RDQM パッケージ・ファイルがある場所を指定する **RPMDIR** 引数と **SPECDIR** 引数を入力します。

注:

- デフォルトで、**crtmqpkg** コマンドは /var/tmp ディレクトリーに書き込みます。別の場所を使用するには、**crtmqpkg** コマンドの実行前に **TMPDIR** 環境変数を設定できます。
- Linux で **crtmqpkg** コマンドを実行するには、その前に **pax** コマンドと **rpmbuild** コマンドをインストールしておく必要があります。これらのコマンドは、製品の一部としては提供されていません。これらは、Linux ディストリビューションのサプライヤーから入手する必要があります。**rpmbuild** コマンドは、**rpm-build** パッケージにあります。

手順

RDQM 用の固有のインストール・パッケージを作成するには、以下のようになります。

1. ダウンロードしたソフトウェアをインストール・ディレクトリーに解凍します。[118 ページの『rpm コマンドを使用した最初の IBM MQ インストールの Linux へのインストール』](#)を参照してください。
2. インストール・ディレクトリーから、以下のように IBM MQ コンポーネント用の固有のパッケージを作成します。

```
./crtmqpkg RDQM
```

3. インストール・ディレクトリーから、以下のように RDQM コンポーネント用の固有のパッケージを作成します。

```
RPMDIR=install_directory_path/MQServer/Advanced/RDQM SPECDIR=install_directory_path/MQServer/Advanced/RDQM/iepackage ./crtmqpkg RDQM
```

install_directory_path は、インストール・ディレクトリーへの絶対パスです。

4. このタスクで作成したパッケージを使用して、IBM MQ と RDQM と共にインストールします。IBM MQ の追加のインスタンスをインストールする際には、rpm と共に `-prefix` オプションを使用してデフォルト以外のインストール場所を指定する必要があることに注意してください。

a) 作成した固有のパッケージが含まれるディレクトリーに移動します。例えば、次のようにします。

```
cd /var/tmp/mq_rpms/RDQM/x86_64
```

b) IBM MQ および RDQM のインストール:

```
rpm -ivh --prefix /opt/customLocation MQSeriesGSKit* MQSeriesServer* MQSeriesRuntime*  
MQSeriesRDQM*
```

Linux RDQM を使用する OS アップデートの適用

RDQM は、現在の OS カーネル・レベルとの互換であることが必要な DRBD カーネル・モジュールを使用します。

OS カーネル・レベルを更新する OS アップデートを実行する場合、新しい DRBD カーネル・モジュールが必要になる場合があります。DRBD カーネルと OS カーネルとの間の互換性のガイダンスについては、<https://ibm.biz/mqrdqmkernelmods> を参照してください。

一般に DRBD カーネル・アップデートは、OS カーネル・ブランチを更新した場合に必要なになります。RHEL 7.7 (3.10.0_1062) から RHEL 7.8 (3.10.0_1127) に更新した場合などです。

この場合は、283 ページの『新しいカーネルへのノードのリポート前の DRBD カーネル・モジュールの更新』の手順に従います。

既にノードを新しいカーネルで再起動していて、RDQM を実行していないことが検出された場合、286 ページの『新しいカーネルへのノードのリポート後の DRBD カーネル・モジュールの更新』の手順に従います。

V 9.3.0 `rdqmstatus` コマンドは、OS カーネル・レベルと DRBD カーネル・モジュール・レベルに関する情報を提供します。RDQM および HA グループ状況の表示、DR RDQM 状況の表示、および DR/HA RDQM および HA グループの状況の表示を参照してください。

関連タスク

344 ページの『RDQM のための保守レベルの更新の適用』

高可用性 (HA) 構成、災害復旧 (DR) 構成、または DR/HA 同時構成に保守レベルの更新を適用するには、さまざまな手順があります。

Linux 新しいカーネルへのノードのリポート前の DRBD カーネル・モジュールの更新

OS アップデートで DRBD カーネル・モジュールの更新が必要になる場合、ノードを新しい OS カーネルにリポートする前にこの手順に従う必要があります。

このタスクについて

高可用性 (HA) 構成、災害復旧 (DR) 構成、または DR/HA 同時構成の DRBD カーネル・モジュールを更新するには、さまざまな手順があります。

HA 構成の場合は、HA グループの各ノードに対して順番に以下の手順を実行します。更新の進行中に他のノードで作業を続行してもかまいません。

手順

- RDQM HA の新しいカーネルにノードをリポートする前に DRBD カーネル・モジュールを更新するには、以下を行います。

a) root として、または以下のコマンドを実行するための十分な権限を使用してログインします。

これを行うには、コマンドの前に **sudo** を追加するか、以下を変更します。su コマンドを使用してシェルで root ユーザーに変更します。詳細については、[sudo と su の間の相違点の探索 Linux](#) のコマンド。この情報は、UNIX システム全般にも適用されます。

b) 以下を実行して HA グループのノードを一時停止します。

```
rdqmadm -s
```

- c) OS を更新します。以下に例を示します。

```
yum update
```

- d) 新しいカーネル・レベルとの互換性がある DRBD カーネル・モジュールはどれかを判別します (互換性があるカーネル・モジュールに関するガイダンスについては、<https://ibm.biz/mqrdqmkernelmods> を参照)。例えば、IBM MQ 9.2.0.0 で RHEL 7.8 (3.10.0_1127) に移行する場合、必要なカーネル・モジュールは `kmod-drbd-9.0.23_3.10.0_1127-1.x86_64.rpm` です。
- e) ステップ 4 で識別したものを使用して DRBD カーネル・モジュールを更新します。以下に例を示します。

```
yum install kmod-drbd-9.0.23_3.10.0_1127-1.x86_64.rpm
```

- f) ノードをリブートします。新しいカーネル・レベルにリブートするには以下を実行します。

```
sudo reboot
```

- g) 以下を実行して HA グループのノードを再開します。

```
rdqmadm -r
```

HA グループの次のノードでこの手順を繰り返します。

- RDQM DR の新しいカーネルにノードをリブートする前に DRBD カーネル・モジュールを更新するには、以下を行います。

- a) DR 2 次ノードの OS および DRBD カーネル・モジュールを、以下を行って更新します。

- root として、または以下のコマンドを実行するための十分な権限を使用してログインします。
- OS を更新します。以下に例を示します。

```
yum update
```

- c) 新しいカーネル・レベルとの互換性がある DRBD カーネル・モジュールはどれかを判別します (互換性があるカーネル・モジュールに関するガイダンスについては、<https://ibm.biz/mqrdqmkernelmods> を参照)。例えば、IBM MQ 9.2.0.0 で RHEL 7.8 (3.10.0_1127) に移行する場合、必要なカーネル・モジュールは `kmod-drbd-9.0.23_3.10.0_1127-1.x86_64.rpm` です。
- d) DRBD カーネル・モジュールを、ステップ c で識別したものを使用して更新します。以下に例を示します。

```
yum install kmod-drbd-9.0.23_3.10.0_1127-1.x86_64.rpm
```

- e) ノードをリブートします。新しいカーネル・レベルにリブートするには以下を実行します。

```
sudo reboot
```

- b) DR の 1 次ノードで、次のいずれかの手順を実行します。

- DR キュー・マネージャーを終了します。
- または、DR キュー・マネージャーの DR 2 次ノードへの管理フェイルオーバーを実行します。

- c) DR 1 次ノードの OS および DRBD カーネル・モジュールを、以下を行って更新します。

- root として、または以下のコマンドを実行するための十分な権限を使用してログインします。
- OS を更新します。以下に例を示します。

```
yum update
```

- c) 新しいカーネル・レベルとの互換性がある DRBD カーネル・モジュールはどれかを判別します (互換性があるカーネル・モジュールに関するガイダンスについては、<https://ibm.biz/mqrdqmkernelmods> を参照)。例えば、IBM MQ 9.2.0.0 で RHEL 7.8 (3.10.0_1127) に移行する

場合、必要なカーネル・モジュールは `kmod-drbd-9.0.23_3.10.0_1127-1.x86_64.rpm` です。

- d. DRBD カーネル・モジュールを、ステップ c で識別したものを使用して更新します。以下に例を示します。

```
yum install kmod-drbd-9.0.23_3.10.0_1127-1.x86_64.rpm
```

- e. ノードをリブートします。新しいカーネル・レベルにリブートするには以下を実行します。

```
sudo reboot
```

- d) DR の 1 次ノードで、次のいずれかの手順を実行します。

- DR キュー・マネージャーを開始します。
- または、DR キュー・マネージャーの DR 1 次ノードへの管理フェイルオーバーを実行します。

- RDQM DR/HA の新しいカーネルにノードをリブートする前に DRBD カーネル・モジュールを更新するには、以下を行います。

- a) リカバリー・サイトの OS および DRBD カーネル・モジュールを、以下を行って更新します。グループ内の各ノードで以下のステップを順に実行します。

- a. root として、または以下のコマンドを実行するための十分な権限を使用してログインします。
- b. 以下を実行して HA グループのノードを一時停止します。

```
rdqmadm -s
```

- c. OS を更新します。以下に例を示します。

```
yum update
```

- d. 新しいカーネル・レベルとの互換性がある DRBD カーネル・モジュールはどれかを判別します (互換性があるカーネル・モジュールに関するガイダンスについては、<https://ibm.biz/mqrdqkernelmods> を参照)。例えば、IBM MQ 9.2.0.0 で RHEL 7.8 (3.10.0_1127) に移行する場合、必要なカーネル・モジュールは `kmod-drbd-9.0.23_3.10.0_1127-1.x86_64.rpm` です。

- e. DRBD カーネル・モジュールを、ステップ d で指定したものを使用して更新します。以下に例を示します。

```
yum install kmod-drbd-9.0.23_3.10.0_1127-1.x86_64.rpm
```

- f. ノードをリブートします。新しいカーネル・レベルにリブートするには以下を実行します。

```
sudo reboot
```

- g. 以下を実行して HA グループのノードを再開します。

```
rdqmadm -r
```

HA グループの次のノードでこの手順を繰り返します。

- b) メイン・サイトの OS および DRBD カーネル・モジュールを、以下を行って更新します。グループ内の各ノードで以下のステップを順に実行します。

- a. root として、または以下のコマンドを実行するための十分な権限を使用してログインします。
- b. 以下を実行して HA グループのノードを一時停止します。

```
rdqmadm -s
```

- c. OS を更新します。以下に例を示します。

```
yum update
```

- d. 新しいカーネル・レベルとの互換性がある DRBD カーネル・モジュールはどれかを判別します (互換性があるカーネル・モジュールに関するガイダンスについては、<https://ibm.biz/mqrdqmkernelmods> を参照)。例えば、IBM MQ 9.2.0.0 で RHEL 7.8 (3.10.0_1127) に移行する場合、必要なカーネル・モジュールは `kmod-drbd-9.0.23_3.10.0_1127-1.x86_64.rpm` です。
- e. DRBD カーネル・モジュールを、ステップ d で指定したものを使用して更新します。以下に例を示します。

```
yum install kmod-drbd-9.0.23_3.10.0_1127-1.x86_64.rpm
```

- f. ノードをリブートします。新しいカーネル・レベルにリブートするには以下を実行します。

```
sudo reboot
```

- g. 以下を実行して HA グループのノードを再開します。

```
rdqmadm -r
```

HA グループの次のノードでこの手順を繰り返します。

Linux

新しいカーネルへのノードのリブート後の DRBD カーネル・モジュールの更新
ノードを新しい OS カーネル・レベルにリブートし、DRBD カーネル・モジュールに現在の OS カーネル・レベルとの互換性がなくなった場合、RDQM がノードで正常に開始しない可能性があります。

このタスクについて

例えば、RHEL 7.7 (3.10.0_1062) DRBD カーネル・モジュールがインストールされた RHEL 7.8 (3.10.0_1127) カーネルにノードがリブートされた場合 (例えば、`kmod-drbd-9.0.23_3.10.0_1062-1.x86_64`)、RDQM は開始しません。コマンド `rdqmstatus -m qmname` は、HA または DR/HA キュー・マネージャーの場合は Unknown の HA status、DR キュー・マネージャーの場合は Unknown の DR status を表示します。

問題が解決されるまで、キュー・マネージャーはこのノードで実行されません。

以下のコマンドを使用して、実行しているカーネルを表示することができます。

```
$ uname -r  
3.10.0-1127.13.1.el7.x86_64
```

インストール済みの DRBD カーネル・モジュールは以下のコマンドを使用して表示することができます。

```
$ rpm -qa | grep kmod-drbd  
kmod-drbd-9.0.23_3.10.0_1062-1.x86_64
```

この状態からリカバリーするには、新しいカーネルにリブートされた各ノードにおいて、以下の手順を順番に実行します。

手順

1. root として、または以下のコマンドを実行するための十分な権限を使用してログインします。

これを行うには、コマンドの前に **sudo** を追加するか、以下を変更します。 **su** コマンドを使用してシェルで root ユーザーに変更します。詳細については、[sudo と su の間の相違点の探索 Linux](#) のコマンド。

2. システムに必要な DRBD カーネル・モジュールを判別します。最新のカーネル・モジュールについて詳しくは、<https://ibm.biz/mqrdqmkernelmods> を参照してください。ヘルパー・スクリプトは、`kmod-drbd-9` ディレクトリーに用意されています。例えば、RHEL 7.8 システムでは、ヘルパー・スクリプト `kmod-drbd-9/modver` を実行すると、インストールする必要があるカーネル・モジュールを識別する以下の情報が戻されます。

```
kmod-drbd-9.0.23_3.10.0_1127-1.x86_64.rpm
```

3. DRBD カーネル・モジュールを、ステップ 2 で識別したカーネル・モジュールに更新します。以下に例を示します。

```
yum install kmod-drbd-9.0.23_3.10.0_1127-1.x86_64.rpm
```

4. 以下を実行して、ノードをリブートします。

```
sudo reboot
```

z/OS IBM MQ for z/OS のインストール

z/OS システム上の IBM MQ のインストールに関連するインストール・タスクは、このセクションにまとめられています。

このタスクについて

IBM MQ for z/OS は標準の z/OS インストール手順を使用します。製品には、プログラム・ディレクトリーが添付されています。これには、z/OS システムにプログラムをインストールするための具体的な手順が記載されています。該当するプログラム・ディレクトリーの指示に従う必要があります。プログラム・ディレクトリーのダウンロード・リンクについては、「[IBM MQ for z/OS プログラム・ディレクトリーの PDF ファイル](#)」を参照してください。

プログラム・ディレクトリーには、インストール・プロセスの詳細だけでなく、前提条件となる製品やそのサービス・レベルや保守レベルについても記載されています。

SMP/E は、z/OS プラットフォームでのインストールに使用されるものであり、サービス・レベル、前提条件となる製品、および同時にインストールしなければならない製品について検証し、IBM MQ for z/OS のインストールを記録するために SMP/E ヒストリー・レコードを維持管理します。SMP/E は、IBM MQ for z/OS ライブラリーをロードして、ロードが正常に行われたかどうかを検査します。そのあとで、各自の要件に合わせて製品をカスタマイズしなければなりません。

IBM MQ for z/OS をインストールおよびカスタマイズする前に、次のことを決めておく必要があります。

- オプションの各国語機能のどれかをインストールするかどうか。 [各国語サポート](#)を参照してください。
- 使用する通信プロトコルおよび分散キューイング機能。 [通信プロトコルおよび分散キューイング](#)を参照してください。
- IBM MQ オブジェクトの命名規則。 [命名規則](#)を参照してください。
- 各キュー・マネージャーに使用するコマンド接頭部ストリング (CPF)。 [コマンド接頭部ストリングの使用](#)を参照してください。
- PTF をインストールすることで以前の Continuous Delivery リリースからアップグレードする場合、IBM MQ for z/OS に適用されていた USERMOD が引き続き必要であるかどうかを判断してください。Continuous Delivery PTF をインストールする前に USERMOD を削除するか、APPLY で SMP/E BYPASS(ID) オプションを使用します。これらのアクションをいずれも実行しない場合、SMP/E MODID ERROR GIM38201E を受け取ります。

最新の Continuous Delivery リリースの PTF は、[SMP/E FIXCAT HOLDDATA カテゴリー IBM.MQ](#) を使用して判別できます。V9RMn。ここで、R はリリース番号、n はモディフィケーション・レベルです。例えば、カテゴリー IBM.MQ.V9R0M2 は、IBM MQ for z/OS 9.0 Continuous Delivery をモディフィケーション・レベル 2 にアップグレードするフィックスを示します。

また、IBM MQ に対応するために z/OS システムに必要なストレージの量を計画する必要があります。z/OS でストレージとパフォーマンスの要件を計画すると、必要なストレージの量を計画するのに役立ちます。

手順

1. システムのハードウェアおよびソフトウェアのレベルが最小要件を満たしていることを確認してください。

290 ページの『z/OS の場合の要件の確認』を参照してください。

2. インストールの計画を立てます。

290 ページの『IBM MQ for z/OS インストールの計画』を参照してください。

3. プログラム・ディレクトリーに記載されている手順に従って IBM MQ for z/OS をインストールおよび構成します。

詳しいガイダンスについては、サブトピックの情報も参照してください。

z/OS z/OS のインストールの概要

IBM MQ の機能は、必要な機能を提供するために一緒にインストールされる複数の異なる製品として提供されています。

注：IBM MQ for z/OS 9.2 以降、Managed File Transfer for z/OS バイナリー・ライブラリーは、IBM MQ for z/OS の基本インストールの一部として提供されます。

299 ページの『IBM MQ Managed File Transfer for z/OS を基本製品インストールの一部にするによる変更』には、この変更によって製品の以前のバージョンのインストール・プロセスに加えられる主なポイントがリストされています。

製品の種類を次に示します。

IBM MQ for z/OS

IBM MQ の機能、z/OS プラットフォーム上およびプラットフォーム外の接続、および z/OS ソフトウェア (CICS®、IMS、WebSphere Application Server、Db2 など) との優れた統合を提供します。月次ライセンス使用料 (MLC) モデルとしてライセンスが付与されます。

IBM MQ for z/OS Value Unit Edition (VUE)

IBM MQ for z/OS と同じ機能を提供します。一括払い (OTC) モデルとしてライセンスが付与されます。他の LPAR の IBM MQ MLC オファリングと共存し、連携することができます。

インストールの観点から、IBM MQ for z/OS と同じ FMID がインストールされている場合は、**QMGRPROD** 属性を VUE に設定する必要があることに注意してください。これにより、請求のために製品の使用状況の記録が変更されます。

IBM MQ Advanced for z/OS

V 9.3.4 **LTS** Managed File Transfer (MFT) および Advanced Message Security (AMS) の機能に加えて、Long Term Support および IBM MQ 9.3.4 以降の Continuous Delivery 用にコネクタ・パック。IBM MQ Advanced for z/OS には、キュー・マネージャーを実行するためのライセンスが含まれていないため、IBM MQ for z/OS または IBM MQ for z/OS VUE のいずれかが前提条件となります。

Advanced Message Security フィーチャーをインストールする必要はありません。Managed File Transfer フィーチャーとコネクタ・パック・コンポーネントの両方が、別個の FMID を介してインストールされます。

IBM MQ Advanced for z/OS Value Unit Edition

IBM MQ for z/OS VUE および IBM MQ Advanced for z/OS のバンドル。

インストールの観点からは、IBM MQ for z/OS VUE および IBM MQ Advanced for z/OS と同じ FMID がインストールされます。インストール後、**QMGRPROD** 属性を **ADVANCEDVUE** に設定する必要があります。これにより、請求処理のために製品の使用量記録が変更されます。

フィーチャー

フィーチャーとして、次のものがあります。

Advanced Message Security (AMS)

IBM MQ ネットワーク全体でエンドツーエンドのメッセージの暗号化を可能にします。データは、保管時、メモリー内、およびネットワークを介して送信される際に暗号化されます。

Managed File Transfer (MFT)

信頼性の高い監査、管理、リカバリーを提供しながら、ファイル・データを IBM MQ ネットワークに統合する能力を提供します。

コネクタ・パック・コンポーネント (IBM MQ 9.3.4 の Long Term Support および Continuous Delivery)

V 9.3.4

LTS

コネクタ・パック・コンポーネントは、以下の機能を提供します。

- IBM Aspera® faspio Gateway。これは、無損失で待ち時間の長いネットワークにおける IBM MQ データの転送速度を向上させることができます。
- IBM MQ 9.3.3 以降、IBM MQ Kafka Connector。これにより、IBM MQ トポロジーと Kafka トポロジーの間でデータをフローさせることができます。

使用可能化

IBM MQ for z/OS VUE または IBM MQ Advanced for z/OS VUE を使用可能にするには、**QMGRPROD** 属性を設定する必要があります。Advanced Message Security を使用可能にするには、**AMSPROD** 属性を設定する必要があります。

詳細については、[295 ページの『IBM MQ for z/OS 製品の製品使用状況の記録』](#)を参照してください。

注：これらの機能のための使用可能化モジュールは提供されなくなりました。

ライセンス・モデル

次の表に、2つの異なるライセンス・モデルと各モデルに関連するバンドルを示します。

ライセンス交付モデル	製品名	フィーチャー	製品 ID
MLC	IBM MQ for z/OS		5655-MQ9
OTC	IBM MQ for z/OS Value Unit Edition (VUE)		5655-VU9
OTC		Advanced Message Security(AMS)	詳しくは、注(289 ページの『1』)を参照してください。
OTC		Managed File Transfer (MFT)	詳しくは、注(289 ページの『1』)を参照してください。
OTC	IBM MQ Advanced for z/OS	Advanced Message Security(AMS) Managed File Transfer (MFT)	5655-AV9
OTC	IBM MQ Advanced for z/OS Value Unit Edition	(すべて含まれる)	5655-AV1

注：

1. 2019年7月9日の発表レターでお知らせしたとおり、5655-AM9 IBM MQ Advanced Message Security for z/OS および 5655-MF9 IBM MQ Managed File Transfer for z/OS は販売を終了します。既存のお客様はこれらの製品を引き続き使用できますし、フィックスおよび今後の機能更新は引き続き提供されます(ただし、有効なサブスクリプションとサポート契約が締結されている場合)。これらの機能は、IBM MQ Advanced for z/OS および IBM MQ Advanced for z/OS VUE を使用する新規および既存のお客様に引き続きご利用いただけます。

インストール

プログラム・ディレクトリーは、プログラム資料をターゲット・システムに SMP/E インストールするための指示を提供します。プログラム・ディレクトリーのダウンロード・リンクについては、「[IBM MQ for z/OS プログラム・ディレクトリーの PDF ファイル](#)」を参照してください。

『IBM MQ for z/OS のカスタマイズ』のトピックでは、コードのカスタマイズ方法、およびカスタマイズされた実行単位 (例えば、キュー・マネージャーやファイル転送エージェントなど) の作成方法について順を追って説明しています。

関連概念

262 ページの『[Managed File Transfer 製品のオプション](#)』

Managed File Transfer は、ご使用のオペレーティング・システムおよび全体的なセットアップに応じて、4つの異なるオプションとしてインストールできます。これらのオプションは Managed File Transfer Agent、Managed File Transfer Service、Managed File Transfer Logger、または Managed File Transfer Tools です。

関連タスク

309 ページの『[IBM MQ の保守およびマイグレーション](#)』

IBM MQ では、保守、アップグレード、マイグレーションという3つの言葉に別々の意味があります。ここでは、それぞれの言葉の定義を示します。以下の各セクションでは、マイグレーションに関連したさまざまな概念を説明した後に、各種の必要なタスクを取り上げます。プラットフォーム固有のタスクが必要な場合もあります。

[Advanced Message Security のインストール](#)

使用するプラットフォーム用の Advanced Message Security (AMS) コンポーネントのインストール手順を確認してください。

z/OS の場合の要件の確認

IBM MQ を z/OS にインストールする前に、最新情報とシステム要件を確認する必要があります。

このタスクについて

システム要件を確認するために実行する必要がある作業の要約が、詳細情報へのリンクと共にこのセクションにリストされています。

手順

1. ハードウェアとソフトウェアの要件を含め、最新の情報を入手しているかどうか確認してください。
[9 ページの『製品の要件とサポート情報を確認できる場所』](#)を参照してください。
2. 使用しているシステムが IBM MQ on z/OS のハードウェア要件とソフトウェア要件を満たしていることを確認します。
インストールを試行して IBM MQ for z/OS を実行する前に、システムのハードウェアおよびソフトウェアのレベルが最小要件を満たしていることを確認してください。最小要件レベルは、[IBM MQ のシステム要件](#)の Web サイトで確認することができます。インストールしようとしている IBM MQ のバージョンに関するリンクに従って、z/OS の該当するシステム要件の詳細レポートを選択します。Long Term Support と Continuous Delivery 用の別個のレポートがあります。
3. 正しいライセンスを所有していることを確認します。
[8 ページの『ライセンス要件』](#)と [IBM MQ のライセンス情報](#)を参照してください。

IBM MQ for z/OS インストールの計画

IBM MQ 製品をインストールするには、ハードウェア環境とソフトウェア環境が最小要件レベルを満たしている必要があります。使用する各国語機能、通信プロトコル、および命名規則も考慮する必要があります。

各国語サポート

以下に示す言語から、IBM MQ オペレーター・メッセージ、IBM MQ の操作および制御パネルに使用するもの (使用される文字セットを含む) を選択します。各国語は次のいずれかの言語を示す文字によって識別されます。

C

中国語 (簡体字)

E

U.S. 英語 (大/小文字混合)

F

フランス語

K

日本語

U

U.S. 英語 (大文字)

サンプル、IBM MQ コマンド、およびユーティリティ制御ステートメントは、大/小文字混合でしか使用できません。英語

通信プロトコルおよび分散キューイング

IBM MQ の基本製品フィーチャーに用意されている分散キューイング機能では、APPC (LU 6.2)、IBM TCP/IP、z/OS UNIX ソケット API をサポートする任意の TCP 製品のいずれかを使用できます。分散キューイングは、チャンネル・イニシエーターおよびムーバーとしても知られています。

分散キューイングを使用可能にするために、以下に示すタスクを実行する必要があります。

- 使用する通信インターフェースを選択する。次のどちらかまたは両方が可能です。
 - APPC (LU 6.2)
 - TCP/IP
- 分散キューイング機能をカスタマイズして、必要な IBM MQ オブジェクトを定義する。
- アクセス・セキュリティを定義する。
- 通信をセットアップする。これには、TCP/IP を使用する場合は TCPIP.DATA データ・セットの設定、APPC を使用する場合は LU 名とサイド情報の設定。これについては、[z/OS における通信のセットアップ](#)に記載されています。

命名規則

IBM MQ システムの計画を立てる際に、命名規則を確立しておくことをお勧めします。選択する名前は異なるプラットフォームでも使用される可能性があるため、プラットフォームごとのものではなく、IBM MQ での規則に従う必要があります。

IBM MQ では、名前には大文字と小文字の両方を使用することができ、名前の大/小文字を区別します。しかし、z/OS コンソールによっては名前を大文字に変換するものがあります。その場合、そのような変換が行われないようにしない限り、小文字を使用できません。

さらに、数字、ピリオド (.)、スラッシュ (/)、下線 (_)、およびパーセント (%) 文字を使用することもできます。% 記号は Security Server (以前の RACF®) では特殊文字となるため、外部セキュリティ・マネージャーとして Security Server を使用する場合は使用しないでください。操作および制御パネルを使用する計画であれば、先頭にまたは末尾に下線文字を使用しないでください。

詳しくは、[IBM MQ オブジェクトの命名規則](#)を参照してください。

キュー・マネージャーおよびキュー共用グループの名前の選択

ネットワークの内のキュー・マネージャーおよびキュー共用グループはそれぞれ固有の名前を持つ必要があります。キュー・マネージャーおよびキュー共用グループに同じ名前を使用しないでください。

z/OSでは、キュー・マネージャーおよびキュー共用グループの名前は最長で4文字です。さらに、ネットワーク内のDb2システムおよびデータ共用グループも、それぞれ固有の名前を持つ必要があります。

キュー・マネージャーおよびキュー共用グループの名前には、英大文字、数字、ドル記号(\$)、番号記号(#)、またはアットマーク(@)のみ使用できます。それらの名前の先頭を数字にしないでください。4文字より少ない長さのキュー共用グループ名では、内部的にアットマークを埋め込みます。名前の最後の文字をアットマークにしないでください。

キュー・マネージャーの名前はz/OSサブシステム名と同じです。QM *xx* (*xx*は固有ID)という名前を付けることによって、各サブシステムをキュー・マネージャーとして識別することができます。あるいは、ADDXという命名規則を選択することもできます。ここで、Aは地理的領域を表し、DDは会社の部門を表し、Xは固有IDです。

キュー・マネージャーとキュー共用グループを区別するために、命名規則を使用する場合があります。例えば、各キュー共用グループを識別するには、QG *xx*という名前を付けます(ここで、*xx*は固有IDです)。

オブジェクトの名前の選択

キュー、プロセス、名前リスト、クラスター、およびトピックには、最大48文字の名前を付けることができます。チャンネルには最長で20文字、ストレージ・クラスには最長で8文字の名前を付けることができます。

可能であれば、自身の規則に基づく制約内で意味のある名前を選択してください。名前の中の構造体または階層はIBM MQに無視されますが、階層名はシステム管理に役立ちます。さらに、その目的に関する情報を追加するためにオブジェクトを定義する場合、その説明を指定することもできます。

各オブジェクトの名前はそのオブジェクト・タイプの中で固有にする必要があります。しかし、各オブジェクト・タイプが別個のネーム・スペースを持つ場合、同じ名前を持つ異なるタイプのオブジェクトを定義することができます。例えば、あるキューに関連したプロセスの定義がある場合、同じ名前のキューとプロセスを与えるのが賢明です。さらに、宛先キュー・マネージャーと同じ名前の伝送キューを与えることもお勧めします。

さらに、オブジェクト定義が私用のものかグローバルなものかを識別するために命名規則を使用することもできます。例えば、名前リスト `project_group.global` を呼び出して、定義が共有リポジトリに保管されていることを示すことができます。

アプリケーション・キュー

キューの名前としてその機能を説明するものを選択すると、それらキューを管理することが一層簡単になります。例えば、会社の給与計算に関する照会を行う場合にキュー `payroll_inquiry` を呼び出すようにすることができます。照会に対する応答の応答先キューは、`payroll_inquiry_reply` と呼ばれることがあります。

関連したキューをグループ化するために接頭部を使用できます。これは、セキュリティの管理および送達不能キュー・ハンドラーの使用のような管理タスクを行う場合に、キューのグループを使用できるということを意味します。例えば、給与計算アプリケーションに属するすべてのキューに、`payroll_` という接頭部を付けることができます。そして、1つのセキュリティ・プロファイルを定義して、この接頭部で始まる名前を持つすべてのキューを保護します。

さらに、命名規則を使用して、キューが共有キューであることを識別できます。例えば、給与照会キューが共有キューである場合、それを `payroll_inquiry.shared` とすることができます。

ストレージ・クラスおよびカップリング・ファシリティの構造体

ストレージ・クラスおよびカップリング・ファシリティ構造体に名前を付けるときに使用できる文字セットは、英大文字と数字に限定されます。これらのオブジェクトの名前を選択するときには組織的なものにする必要があります。

ストレージ・クラスの名前は最長で 8 文字であり、英字で始まります。多くのストレージ・クラスを定義することはないため、単純な名前です。例えば、IMS ブリッジ・キューのストレージ・クラスは IMS とすることができます。

カップリング・ファシリティ構造体の名前は最長で 12 文字であり、英字で始まります。カップリング・ファシリティ構造体に関連する共用キューに関して識別するための名前を使用できます (例えば、それらはすべて 1 組のアプリケーションに属します)。カップリング・ファシリティでは、構造体の名前は、接頭部にキュー共用グループの名前 (@ 記号で 4 文字に埋め込まれる) を付けた IBM MQ 名となることに注意してください。

チャンネルの名前の選択

チャンネル管理のために、チャンネル名にソースおよびターゲットのキュー・マネージャーの名前を含めることは良い方法です。キュー・マネージャー QM27 からキュー・マネージャー QM11 へのチャンネル送信メッセージを QM27/QM11 とします。

ネットワークが TCP と SNA の両方をサポートする場合、チャンネル名にトランスポート・タイプを含めたい場合があります。例えば、QM27/QM11_TCP。チャンネルが共有チャンネルであるかどうかを示すこともできます (例: QM27/QM11_TCP.shared)。

チャンネル名は最長で 20 文字であることを覚えておいてください。異なるプラットフォーム上のキュー・マネージャーと通信する場合に、キュー・マネージャーの名前に 5 文字以上が含まれていると、チャンネルの名前に名前全体を含められなくなる場合があります。

コマンド接頭部ストリングの使用

インストールする IBM MQ の各インスタンスには、独自のコマンド接頭部 ストリング (CPF) が必要です。CPF を使用して、そのコマンドの対象の z/OS サブシステムが識別されます。さらに、コンソールに送られたメッセージの発信元の z/OS サブシステムも識別します。

コマンドの前に CPF を付けることによって、許可されたコンソールからすべての MQSC コマンドを実行できます。システム・コマンド入力キュー (例えば、CSQUTIL を使用) を介してコマンドを入力するか、IBM MQ 操作および制御パネルを使用する場合、CPF は使用しません。

次の CPF を使用して CSQ1 という名前のサブシステムを開始するには、以下のようにします。「+CSQ1」の場合は、オペレーター・コンソールからコマンド +CSQ1 START QMGR を発行します (CPF とコマンドの間のスペースはオプションです)。

さらに、CPF はオペレーター・メッセージを返したサブシステムも識別します。以下の例では、メッセージ番号とメッセージ・テキストの間にある +CSQ1 が CPF です。

```
CSQ9022I +CSQ1 CSQNCDSP ' DISPLAY CMDSERV' NORMAL COMPLETION
```

コマンド接頭部ストリングの定義については、[コマンド接頭部ストリング \(CPF\) の定義](#)を参照してください。

z/OS IBM MQ とそのアダプターのカスタマイズ

IBM MQ では、インストール後に何らかのカスタマイズを行って、各システムの個々の要件や特殊な要件に合わせて、システム資源を最も効果的な方法で使用できるようにする必要があります。

システムをカスタマイズするときに実行する必要があるタスクのリストについては、[IBM MQ for z/OS のセットアップ](#)を参照してください。

キュー共用グループの使用

キュー共用グループを使用したい場合には、IBM MQ のインストール時にそれらをセットアップする必要はありません。セットアップはいつでも行うことができます。

キュー共用グループをセットアップしたときの管理方法の詳細については、[キュー共用グループの管理](#)を参照してください。

z/OS IBM MQ for z/OS のインストールの検査

インストールとカスタマイズが完了したら、IBM MQ for z/OS で提供されるインストール検査プログラム (IVP) でインストールが正確に完了したかどうかを確認できます。

提供される IVP はアセンブラー言語プログラムであり、IBM MQ for z/OS をユーザーの必要に合わせてカスタマイズしてから実行します。これらについては、「[基本インストール検査プログラムの実行](#)」を参照してください。

z/OS お客様が使用するマクロ

このトピックに示されているマクロは、IBM MQ for z/OS に固有の機能をサポートするプログラミング・インターフェースとしてお客様のために提供されています。

多くの IBM MQ プラットフォームに適用される機能をサポートするためにお客様にプログラミング・インターフェースとして提供される 'C' インクルード・ファイル、COBOL コピー・ファイル、PL/I インクルード・ファイル、およびアセンブラー・マクロについては、資料の「[定数](#)」セクションで説明しています。

注：このトピックまたは [定数](#) で示されているインターフェース以外の IBM MQ マクロは、プログラミング・インターフェースとして使用しないでください。

汎用プログラミング・インターフェース・マクロ

以下に示すアセンブラー・マクロは、IBM MQ のサービスを使用するプログラムを作成するために提供されています。これらのマクロは、ライブラリー `thlqual.SCSQMACS` で提供されています。

- CMQXCALA
- CMQXCFBA
- CMQXCFCFA
- CMQXCFLA
- CMQXCDFA
- CMQXCINA
- CMQXCVCA

プロダクト・センシティブ・プログラミング・インターフェース・マクロ

以下に示すアセンブラー・マクロは、IBM MQ のサービスを使用するプログラムを作成するために提供されています。これらのマクロは、ライブラリー `thlqual.SCSQMACS` で提供されています。プロダクト・センシティブ・インターフェースは、異なるリリースの製品の間で変更するために公開されています。

- CSQBDEF
- CSQDQEST
- CSQDQIST
- CSQDQJST
- CSQDQLST
- CSQDQMAC
- CSQDQMST
- CSQDQPST
- CSQDQSST
- CSQDQWHC
- CSQDQWHS
- CSQDQ5ST

- CSQDWQ
- CSQDWTAS
- CSQQDEFX
- CSQQLITX

z/OS IBM MQ for z/OS 製品の製品使用状況の記録

z/OS は、IBM MQ 製品を構成するさまざまなプロセスに代わって作業を行うために、どれだけの処理時間が費やされたかを測定できます。これは、製品の使用状況の記録と呼ばれます。

製品の使用状況の記録は次のように行われます。

- IBM MQ for z/OS 製品が開始されると、それ自身が z/OS に対して識別され、z/OS 内のシステム管理機能 (SMF) メカニズムが、それが使用するプロセッサ時間を自動的に測定することを要求します。
- z/OS 使用状況測定機能が使用可能な場合は、この機能が 1 日のうちの 1 時間ごとの使用状況の数字を収集し、使用状況レコードを生成して、ディスク上のレポート・ファイルに追加します。
- 1 カ月後、これらの使用状況レコードはプログラムによって収集され、プログラムはその月の製品使用状況のレポートを生成します。このレポートは、IBM MQ for z/OS 製品についての課金の決定に使用されます。

製品の使用状況の記録と Sub-Capacity Reporting Tool (SCRT) について詳しくは、[Sub-Capacity Reporting Tool の使用の準備](#)を参照してください。MULCCAPT パラメーターの詳細については、[CSQ6SYSP の使用](#)を参照してください。

IBM MQ for z/OS は、いくつかの異なる製品 ID (PID) の下で使用可能であるため、資格のある PID を使用して z/OS にそれ自身を登録するようする必要があります。これにより、正しく課金されることが保証されます。

これは、実行されている可能性がある IBM MQ for z/OS 製品のそれぞれの部分ごとに実行する必要があります。

- キュー・マネージャーとチャネル・イニシエーター
- Advanced Message Security (AMS)
- ファイル転送管理 (MFT)
- mqweb サーバー

このトピックでは、その方法について説明します。

IBM MQ for z/OS 製品 ID

製品	製品 ID
IBM MQ for z/OS	5655-MQ9
IBM MQ for z/OS Value Unit Edition (VUE)	5655-VU9
IBM MQ Advanced for z/OS	5655-AV9
IBM MQ Advanced for z/OS VUE	5655-AV1

注：IBM MQ for z/OS 9.1.3 以降、以前の IBM MQ Advanced Message Security for z/OS および IBM MQ Managed File Transfer for z/OS 製品は別個に使用できなくなり、代わりに IBM MQ Advanced for z/OS および IBM MQ Advanced for z/OS VUE の機能を備えています。

キュー・マネージャーおよびチャネル・イニシエーターと PID の関連付け

キュー・マネージャーおよびチャネル・イニシエーターのアドレス・スペースと特定の PID との関連付けには、QMGRPROD 属性が使用されます。QMGRPROD 属性の値と製品および PID との間のマッピングを示しています。

QMGRPROD 値	製品	製品 ID
MQ	IBM MQ for z/OS	5655-MQ9
VUE	IBM MQ for z/OS VUE	5655-VU9
ADVANCEDVUE	IBM MQ Advanced for z/OS VUE	5655-AV1

キュー・マネージャーのアドレス・スペースで使用される製品と PID は、始動時に [CSQY036I](#) メッセージで出力されます。チャンネル・イニシエーターについては同等のメッセージは出力されませんが、同じ PID が使用されていることに注意してください。

IBM MQ for z/OS 9.1.3 より前では、使用可能化モジュールを使用して、オプションで IBM MQ for z/OS VUE と IBM MQ Advanced for z/OS VUE の両方で VUE モードを使用可能化することができました。IBM MQ for z/OS 9.1.3 以降、その使用可能化モジュールは出荷されなくなるので、QMGRPROD 属性を使用する必要があります。

QMGRPROD 属性を設定するには、以下の 3 種類の方式があります。

1. [CSQ6USGP](#) マクロ内で。これは IBM MQ システム・パラメーター・モジュールの一部です。この方法は、QMGRPROD を永続的に設定する場合に使用する必要があります。
2. [START QMGR](#) コマンド上のパラメーターとして。このパラメーターは、コマンドを使用するたびに設定する必要があります。
3. キュー・マネージャーのアドレス・スペースの始動に使用する JCL 上のパラメーターとして。詳しくは、[MQSC を使用した z/OS でのキュー・マネージャーの開始および停止](#) を参照してください。

2 番目と 3 番目の方法は、QMGRPROD が使用される最初の数回や、テスト・システムの場合に役立ちます。CSQ6USGP で設定される値をオーバーライドします。

AMS と PID との関連付け

AMS アドレス・スペースと特定の製品との関連付けには、AMSPROD 属性が使用されます。以下の表は、AMSPROD 属性の値と特定の製品とのマッピングの状況を示しています。

AMSPROD 値	製品	製品 ID
アームズ	IBM MQ Advanced Message Security for z/OS	5655-AM9
ADVANCED	IBM MQ Advanced for z/OS	5655-AV9
ADVANCEDVUE	IBM MQ Advanced for z/OS VUE	5655-AV1

IBM MQ for z/OS 9.1.3 より前では、AMS アドレス・スペースを始動するには使用可能化モジュールが必要でした。IBM MQ for z/OS 9.1.3 以降は、使用可能化モジュールは出荷されなくなりました。企業で Advanced Message Security を使用する場合は、代わりに、資格を付与されている製品に応じて、AMSPROD を AMS、ADVANCED、または ADVANCEDVUE のいずれかに設定する必要があります。SPLCAP(YES) が CSQ6SYSP で設定されていてキュー・マネージャーが AMS で有効であることを示しているものの、AMSPROD が設定されていない場合、IBM MQ for z/OS 9.1.3 以降では、キュー・マネージャーは開始されず、メッセージ [CSQY024I](#) が出力されます。

AMS のアドレス・スペースで使用される製品と PID は、始動時に [CSQ0619I](#) メッセージで出力されます。

AMSPROD 属性を設定するには、以下の 3 種類の方式があります。

1. [CSQ6USGP](#) マクロ内で。これは IBM MQ システム・パラメーター・モジュールの一部です。この方法は、AMSPROD を永続的に設定する場合に使用する必要があります。
2. [START QMGR](#) コマンド上のパラメーターとして。このパラメーターは、コマンドを使用するたびに設定する必要があります。
3. キュー・マネージャーのアドレス・スペースの始動に使用する JCL 上のパラメーターとして。詳しくは、[MQSC を使用した z/OS でのキュー・マネージャーの開始および停止](#) を参照してください。

2 番目と 3 番目の方法は、AMSPROD が使用される最初の数回や、テスト・システムの場合に役立ちます。CSQ6USGP で設定される値をオーバーライドします。

Managed File Transfer と PID との関連付け

MFT プロセスと特定の PID との関連付けには、[fteSetProductId](#) コマンドを使用します。

mqweb サーバーと PID の関連付け

IBM MQ for z/OS 9.2.0 から、IBM IBM MQ Console および REST API をホストする mqweb サーバーは、[crtmqweb](#) コマンドで作成された PID と関連付けられます。

mqweb サーバーが作成されると、[setmqweb pid](#) コマンドを使用してその PID を変更することができます。

バージョン 9.2.0 より前に作成された mqweb サーバーは、デフォルトで IBM MQ for z/OS PID を使用します。[setmqweb pid](#) コマンドを使用して、実行する PID を必要に応じて変更することができます。

プロパティ・ファイルのコピーに関連する mqweb サーバーの PID の設定には、以前の手動によるアプローチを使用しないでください。

mqweb サーバーによって使用される PID は、CWWKB0108I メッセージを使用して messages.log の始動時に出力されます。

IBM MQ for z/OS の場合、次のようになります。

```
CWWKB0108I: IBM CORP product MQM MVS/ESA version V9 R2.0 successfully registered with z/OS.
```

IBM MQ for z/OS VUE の場合、次のようになります。

```
CWWKB0108I: IBM CORP product MQ z/OS VUE version NOTUSAGE successfully registered with z/OS.
```

IBM MQ for z/OS Advanced VUE の場合、次のようになります。

```
CWWKB0108I: IBM CORP product MQ z/OS Adv VUE version NOTUSAGE successfully registered with z/OS.
```

デフォルトの PID

ほとんどの場合、特定の PID を選択していない場合は、以下に対してデフォルト PID が使用されます。

- キュー・マネージャーおよびチャンネル・イニシエーター (IBM MQ for z/OS)
- バージョン 9.2.0 より前に作成された mqweb サーバー (IBM MQ for z/OS)
- AMS アドレス・スペース (IBM MQ Advanced Message Security for z/OS)
- MFT プロセス (IBM MQ Managed File Transfer for z/OS)

サンプル・シナリオ

IBM MQ for z/OS がある場合

QMGRPROD を変更する必要はありません。デフォルト PID の 5665-MQ9 が使用されます。

新しい **IBM MQ Advanced for z/OS Value Unit Edition** キュー・マネージャーをインストールしており、**AMS** を使用可能にしようとしている場合

CSQ6USGP で、QMGRPROD=ADVANCEDVUE や AMSPROD=ADVANCEDVUE を設定します。5655-AV1 の PID が使用されます。

関連資料

[IBM MQ ライセンス情報](#)

[IBM MQ 製品 ID とエクスポート情報](#)

IBM MQ for z/OS Value Unit Edition のインストールおよび使用可能化

IBM MQ for z/OS Value Unit Edition (VUE) は、一括払い (OTC) 料金メトリックを提供する形式で、IBM MQ for z/OS 基本製品が備えるすべての機能を提供しています。

OTC 料金メトリックは、IBM MQ for z/OS ワークロードに関する代替的な料金設定モデルを提供します。

VUE は、ワークロード統合およびシステム管理で、他のサポートされるバージョンの IBM MQ for z/OS に接続できます。

VUE 機能は、他のプラットフォームで実行される IBM MQ クライアントからの接続を受け入れます。

VUE 有効化

VUE は、IBM MQ for z/OS と同じコードを使用します。IBM MQ for z/OS 9.1.3 以降、個別の使用可能化モジュールはインストールされません。

企業で VUE を購入した場合、QMGRPROD 属性を VUE に設定すると使用可能化できます。QMGRPROD の設定方法について詳しくは、[IBM MQ for z/OS 製品の製品使用状況の記録](#)を参照してください。

VUE 使用可能キュー・マネージャーの特性

VUE 使用可能キュー・マネージャーは、基本キュー・マネージャーのすべての機能を備えています。さらに、チャンネル・イニシエーター始動時にクライアントが使用可能になります。

VUE 対応のキュー・マネージャーは、IBM MQ 製品の製品名および ID ではなく、VUE の製品名および ID を使用して、SMF89 レコードに使用情報を記録します。

VUE 使用可能キュー・マネージャーは、以下を行うことができます。

- 基本キュー・マネージャーのインストール済み環境の接続機能に従って、ネットワーク内の他のキュー・マネージャーおよびクライアントに接続する。
- 基本キュー・マネージャー・バージョンが相互運用可能である場合、他のキュー・マネージャーと一緒にキュー共用グループに参加する (他のメンバーが標準キュー・マネージャーであるか、VUE 機能キュー・マネージャーであるかに関わらず)。

IBM MQ Advanced for z/OS のインストール

IBM MQ Advanced for z/OS のインストールは、Managed File Transfer (MFT) フィーチャーおよび Connector Pack コンポーネントのインストールで構成されます。Advanced Message Security (AMS) フィーチャーをインストールする必要はありません。MFT フィーチャーのみをインストールするか、Connector Pack コンポーネントのみをインストールするか、またはその両方をインストールするかを選択できます。

始める前に

IBM MQ for z/OS または [IBM MQ for z/OS VUE](#) 製品のいずれかをインストールします。

このタスクについて

このトピックでは、ご使用のシステムに IBM MQ Advanced for z/OS をインストールする方法を説明します。

重要: IBM MQ Advanced Message Security for z/OS 機能は、IBM MQ Advanced for z/OS、IBM MQ Advanced for z/OS VUE、または IBM MQ Advanced Message Security for z/OS 製品のいずれかのライセンスを所有している場合にのみ使用してください。

IBM MQ Advanced for z/OS、IBM MQ Advanced for z/OS VUE、または IBM MQ Managed File Transfer for z/OS 製品のいずれかのライセンスを持っている場合にのみ、Managed File Transfer for z/OS フィーチャーをインストールして使用する必要があります。

ライセンス交付について詳しくは、[IBM MQ ライセンス情報](#)および [IBM MQ for z/OS の製品 ID](#)を参照してください。

手順

1. Advanced Message Security を使用する場合は、インストールは必要ありません。
AMS の有効化と構成について詳しくは、[z/OS](#) を参照してください。
2. Managed File Transfer を使用する場合は、まず Managed File Transfer のインストールを計画します。
詳しくは、[Managed File Transfer の計画](#) を参照してください。
その後、IBM MQ Advanced for z/OS プログラム・ディレクトリーで詳述されている指示に従って、Managed File Transfer フィーチャーをインストールする必要があります。IBM MQ Advanced for z/OS プログラム・ディレクトリーのダウンロード・リンクについては、「[IBM MQ for z/OS プログラム・ディレクトリーの PDF ファイル](#)」を参照してください。
3. Connector Pack コンポーネントの機能を使用する場合は、IBM MQ Advanced for z/OS プログラム・ディレクトリーに記載されている手順に従ってインストールしてください。

次のタスク

製品をインストールしたら、プログラム・ディレクトリーの指示に従って製品を活動化する必要があります。

関連タスク

[Managed File Transfer for z/OS の構成](#)

[Managed File Transfer の計画](#)

IBM MQ Managed File Transfer for z/OS を基本製品インストールの一部にすることによる変更

Managed File Transfer for z/OS を基本 IBM MQ for z/OS 製品のインストールの一部にすると、インストール・プロセスが簡素化され、このトピックで詳しく説明されている重要な変更が発生します。

IBM MQ for z/OS 9.2.0 以降、IBM MQ Managed File Transfer for z/OS は基本製品インストールの一部になりました。主な変更点は以下のとおりです。

1. 既存の「完全な製品」 Managed File Transfer for z/OS (MFT) FMID HMF9110 は、従属「製品の一部」 MFT FMID: JMS9xx7 に置き換えられます。ここで、xx は、インストールされているものによって異なります。例、JMS9207 (IBM MQ 9.2.0 LTS) または JMS9CD7 (IBM MQ 9.2.0 CD)

注: このコンテキストでは、JMS は [Jakarta Messaging 3.0](#) または [Java Message Service 2.0](#) と接続できません。

2. MFT は、現在のコンポーネント ID 5655MF900 から基本製品コンポーネント ID 5655MQ900 に移行されました。
3. インストール・カスタマイズ・ジョブ CSQ8ASYJ が更新され、MFT コンポーネントのオプションのインストールおよび関連 JCL のカスタマイズが可能になりました。



重要: MFT を使用する資格がないユーザーによる偶発的なインストールを防ぐため、デフォルトでは、このカスタマイズは実行されません。

4. 以下の 2 つの JCL スクリプトが追加されました。
 - MFT に必要なライブラリーを割り振るための CSQ8I7AL、および
 - MFT の DDEF を割り振るための CSQ8M7DD。
5. MFT では、z/OS UNIX System Services ・コンポーネント FMID のインストールが常に必要でした。デフォルトでは、/usr/lpp/mqm/V9R2M0 (または、異なるバージョンの同等の場所) にインストールされています。ここで、
 - R はリリースの番号です
 - M はモディフィケーションの番号です

MFT は、別のディレクトリー構造にインストールするために使用されました。デフォルトでは、これは /usr/lpp/mqmfte/V9R1Mn/ でした。そのディレクトリーには、以下の 3 つの別個のディレクトリーが存在しました。

- mqft: MFT インストールの一括処理
- bin: MFT プロセスを起動するためのさまざまな fte* スクリプト
- java: MFT の前提条件を含む 2 つの jar ファイル (com.ibm.mq.allclient.jar (JMS 2.0) または com.ibm.mq.jakarta.client.jar (Jakarta Messaging 3.0)、および jta.jar)

IBM MQ for z/OS 9.2 以降、MFT は z/OS UNIX System Services (z/OS UNIX) コンポーネント FMID によって最初にインストールされる /usr/lpp/mqm/V9R2Mn ディレクトリーに直接インストールします。

bin ディレクトリーは、インストールされている既存の mqft ディレクトリーの内容に加えて、mqft ディレクトリーの下にインストールされるようになりました。MFT java ディレクトリーはもうインストールされていません。

注: ディレクトリー構造をマージすると、MFT のバージョンと IBM MQ のバージョンとの間には、強いバージョン・リンクが存在することになります。つまり、Managed File Transfer for z/OS をインストールする場合、これは IBM MQ for z/OS 9.2 のインストールに含まれている必要があります。

6. 以下の MFT の関連データ・セットとその内容が削除されました。

- SBFGINST
- ABFGINST

IBM MQ for z/OS 9.2 以降、MFT は ACSQINST および SCSQINST にある IBM MQ for z/OS インストール JCL を使用します。

7. 以下の MFT の関連データ・セットは保持されていますが、CSQ 接頭部を使用するように名前変更されました。

A|SBFGCMDS が A|SCSQFCMD に名前変更された

MFT エージェントおよびその他のタスクを実行するための JCL。

注: 名前変更された SCSQFCMD データ・セットに含まれる 44 JCL メンバー (名前はすべて BFG*) は、名前変更されていません。

ABFGOMSH が ACSQOFSH に名前変更された

インストール・プロセスの一部 (ACSQOFPX を抽出するためのシェル・スクリプト)。

ABFGOMPX が ACSQOFPX に名前変更された

インストール・プロセスの一部 (MFT z/OS UNIX ファイル)

8. インストール・パッケージの変更:

- BFG8MPX1.pax ファイルは、CSQ8FPX1.pax に名前変更されました。
- CSQ8FPX1.pax ファイルを抽出するために使用される BFG8MSH1 シェル・スクリプトは、CSQ8FSH1 に名前変更されました。
- MFT z/OS UNIX ロケーションを示す DDEF は、SBFGMxxx から SCSQFxxx に名前変更されました。

関連概念

262 ページの『[Managed File Transfer 製品のオプション](#)』

Managed File Transfer は、ご使用のオペレーティング・システムおよび全体的なセットアップに応じて、4 つの異なるオプションとしてインストールできます。これらのオプションは Managed File Transfer Agent、Managed File Transfer Service、Managed File Transfer Logger、または Managed File Transfer Tools です。

関連タスク

309 ページの『[IBM MQ の保守およびマイグレーション](#)』

IBM MQ では、保守、アップグレード、マイグレーションという 3 つの言葉に別々の意味があります。ここでは、それぞれの言葉の定義を示します。以下の各セクションでは、マイグレーションに関連したさまざまな概念を説明した後に、各種の必要なタスクを取り上げます。プラットフォーム固有のタスクが必要な場合もあります。

254 ページの『[Multiplatforms での AMS のインストール](#)』

使用するプラットフォーム用の Advanced Message Security (AMS) コンポーネントのインストール手順を確認してください。

z/OS MQ Adv. VUE IBM MQ Advanced for z/OS Value Unit Edition のインストール

IBM MQ Advanced for z/OS Value Unit Edition (VUE) は、IBM MQ for z/OS VUE 製品と IBM MQ Advanced for z/OS 製品のバンドルです。

このタスクについて

このトピックでは、ご使用のシステムに IBM MQ Advanced for z/OS VUE をインストールする方法を説明します。

手順

- IBM MQ for z/OS Value Unit Edition をインストールします。
詳細については、298 ページの『[IBM MQ for z/OS Value Unit Edition のインストールおよび使用可能化](#)』を参照してください。
- 必要に応じて、IBM MQ Advanced for z/OS 機能をインストールします。
詳細については、298 ページの『[IBM MQ Advanced for z/OS のインストール](#)』を参照してください。
IBM MQ Advanced for z/OS Value Unit Edition プログラム・ディレクトリーのダウンロード・リンクについては、「[IBM MQ for z/OS プログラム・ディレクトリーの PDF ファイル](#)」を参照してください。

関連タスク

253 ページの『[IBM MQ Advanced for Multiplatforms のインストール](#)』

このセクションには、IBM MQ Advanced for Multiplatforms に関連するインストール作業をまとめています。

関連資料

[DISPLAYQMGR ADVCAP](#)

[MQCMD_INQUIRE_Q_MGR MQIA_ADVANCED CAPABILITY](#)

Windows Linux Linux および Windows でのスタンドアロン・アプリケーションとしての IBM MQ Explorer のインストールおよびアンインストール

Fix Central から入手できるスタンドアロン・ダウンロードから IBM MQ Explorer をインストールできます。

このタスクについて

スタンドアロン IBM MQ Explorer (以前の MSOT SupportPac) を Fix Central からダウンロードし、それをスタンドアロン・アプリケーションとしてインストールすることができます。これは、Linux x86_64 または Windows 上で実行され、必要な数のマシンに、単独で、または同じバージョンの IBM MQ のインストールと一緒にインストールすることができます。ただし、バージョンに関係なく、特定の 1 つのマシン上にインストールできるスタンドアロンの IBM MQ Explorer は 1 つだけです。

V 9.3.0 **V 9.3.0** IBM MQ 9.3.0 以降、IBM MQ Explorer は IBM MQ インストール・パッケージから削除されました。これは別個のダウンロードとして引き続き入手可能であり、スタンドアロン IBM MQ Explorer ダウンロード (Fix Central から入手可能) からインストールできます。

Linux スタンドアロン IBM MQ Explorer の Linux へのインストール

Linux では、グラフィカル・ユーザー・インターフェースを使用してスタンドアロンの IBM MQ Explorer をインストールできます。あるいは、サイレント・インストールまたはコンソール・インストールのいずれかを使用してインストールすることもできます。

始める前に

スタンドアロンの IBM MQ Explorer をインストールする場合は、その前に [IBM MQ Explorer の要件](#)に記載されている要件情報を確認してください。

以前のバージョンの IBM MQ Explorer が既にインストールされている場合は、新しいバージョンをインストールする前に、提供されているアンインストーラーを使用してそのバージョンをアンインストールしてください。詳しくは、[303 ページの『Linux でのスタンドアロン IBM MQ Explorer のアンインストール』](#)を参照してください。

以前に付属のアンインストーラーを使用せずにファイルを削除して IBM MQ Explorer をアンインストールした場合は、再インストールしようとすると、「IBM MQ エクスプローラーは既にインストールされています (IBM MQ Explorer is already installed)」というメッセージが表示されます。この状態が発生した場合は、[303 ページの『Linux でのスタンドアロン IBM MQ Explorer のアンインストール』](#)の説明に従ってスタンドアロン IBM MQ Explorer を再インストールする前に、追加のステップをいくつか実行してクリーンなシステムに戻す必要があります。

注: インストーラーは、インストールされたプログラムによって使用されるスペースに加えて、/tmp ファイル・システム内のスペースを使用します。少なくとも 600 MB が必要です。これは、インストールの完了後に解放されます。

/tmp 以外の場所で使用するには、以下の例に示すように、IATEMPDIR 環境変数をエクスポートします。

```
export IATEMPDIR=/var/tmp
```

./Setup.bin コマンドを実行する前に、環境変数をエクスポートする必要があります。

さらに、tar.gz インストール・イメージ用に選択したファイル・システム上で 400 MB、およびファイル圧縮解除後のイメージの内容を許可します。

このタスクについて

スタンドアロン IBM MQ Explorer を Fix Central からダウンロードし、ファイルを解凍した後、以下のいずれかの方法で IBM MQ Explorer をインストールできます。

- インストール・ウィザードを使用する方法
- 応答ファイルを使用してサイレント・インストールを行う。
- コンソール(テキスト・ベース)インストールを使用してインストールする。

アクセシビリティ対応バージョンのインストーラーが必要な場合は、サイレント・インストール・モードを使用して IBM MQ Explorer をインストールします。応答ファイルを使用してサイレント・インストールを構成します。応答ファイルの例として、IBM MQ Explorer セットアップ・プログラムと同じディレクトリに silent_install.resp が用意されています。必要に応じて、テキスト・エディターを使用してこのサンプル・ファイルを変更できます。

手順

1. Linux バージョンのスタンドアロンの IBM MQ Explorer をダウンロードします。
Fix Central へのリンクをたどり、ダウンロード・パッケージの Linux バージョンを選択します。
2. ターゲット・システム上にインストール・ディレクトリを作成します。
3. ダウンロードした tar.gz ファイル (例えば、9.3.0.0-IBM-MQ-Explorer-LinuxX64.tar.gz) をこのディレクトリに解凍します。
4. 以下のいずれかの方法で IBM MQ Explorer をインストールします。
 - インストール・ウィザードを使用してインストールするには、次のようにします。
 - a. root としてログインし、ファイルを解凍したディレクトリにナビゲートします。
 - b. ./Setup.bin コマンドを (root で) 実行し、画面上に表示される指示に従います。
 - c. システム・メニュー項目を使用するか、インストール・ディレクトリにある MQExplorer 実行可能ファイルを使用して、IBM MQ Explorer を開始します。
 - 応答ファイルを使用してサイレント・インストールを行うには、以下のようになります。
 - a. テキスト・エディターを使用して、必要に応じてサンプル応答ファイル silent_install.resp を変更します。ファイル内のコメントに従って変更を加えます。

注: サイレント・インストールを実行する前に、応答ファイル内の **LICENSE_ACCEPTED** プロパティを TRUE に設定して、製品ライセンスの条件に同意することを示す必要があります。(ライセンスは、製品の .zip ファイルの license フォルダー内にあります)。

b. 以下のコマンドを使用して、サイレント・インストールを開始します。

```
./Setup.bin -f silent_install.resp
```

その後インストールが始まります(フィードバックはありません)。

- コンソール(テキスト・ベース)インストールを使用してインストールするには、以下のコマンドを使用してインストーラーを起動します。

```
./Setup.bin -i console
```

注: 以下のエラー・メッセージが表示される場合、**DISPLAY** 環境変数を設定しているものの、有効な X 構成がないことが原因である可能性があります。

コンソール・モードまたはサイレント・モードでインストーラーをロードして準備することができません。(Unable to load and to prepare the installer in console or silent mode.)

このメッセージが表示された場合は、**DISPLAY** 環境変数を設定解除し、コンソール・モードで操作を再試行してください。

次のタスク

V9.3.0 IBM MQ Explorer をインストールした後、システム・メニューから、または **MQExplorer** コマンドを使用して実行できます。詳しくは、[IBM MQ Explorer の起動](#)を参照してください。

関連タスク

[IBM MQ Explorer の起動](#)

Linux でのスタンドアロン IBM MQ Explorer のアンインストール

Linux で、付属のアンインストーラーを実行して、スタンドアロンの IBM MQ Explorer をアンインストールします。

このタスクについて

Linux では、**Change IBM MQ Explorer V9.3 Installation** アプリケーションを実行して、スタンドアロン IBM MQ Explorer をアンインストールします。

付属のアンインストーラーを使用せずに、ファイルを削除して IBM MQ Explorer を除去した場合、追加のステップをいくつか実行してクリーンなシステムに戻さない限り、後日製品を再インストールすることはできません。以前にファイルを削除して IBM MQ Explorer をアンインストールした後に再インストールしようとすると、「IBM MQ エクスプローラーは既にインストールされています (IBM MQ Explorer is already installed)」というメッセージが表示されます。

手順

- 提供されているアンインストーラーを使用して IBM MQ Explorer をアンインストールするには、インストール・ディレクトリーに移動し、「_IBM MQ Explorer V9.3_installation」という名前のディレクトリーに移動してから、**Change IBM MQ Explorer V9.3 Installation** という名前のアプリケーションを (root として) 実行します。
- **Change IBM MQ Explorer V9.3 Installation** アプリケーションを使用するのではなく、ファイルを削除して IBM MQ Explorer をアンインストールした後に再インストールするために、クリーンなシステムに戻る必要がある場合は、以下の手順を実行します。

a) ファイル `.com.zerog.registry.xml` を見つけて編集します。

`.com.zerog.registry.xml` ファイルは、`/var` ディレクトリー内にあるか、またはユーザーのホーム・ディレクトリー内にあります。このファイルのバックアップを作成してから、XML タグ

「<product name="IBM MQ Explorer 」または「<product name="IBM WebSphere MQ Explorer 」で始まり、次の</product> タグで終わるセクションを削除して編集します。 ファイルを保存します。

- b) ディレクトリー /etc/opt/ibm/MQ_Explorer または /etc/opt/ibm/WebSphere_MQ_Explorer、あるいはその両方を削除します。

これで、301 ページの『[スタンドアロン IBM MQ Explorer の Linux へのインストール](#)』の説明に従って IBM MQ Explorer を再インストールできるようになります。

Windows スタンドアロン IBM MQ Explorer の Windows へのインストール

Windows では、グラフィカル・ユーザー・インターフェースを使用してスタンドアロンの IBM MQ Explorer をインストールできます。あるいは、サイレント・インストールまたはコンソール・インストールのいずれかを使用して IBM MQ Explorer をインストールすることもできます。

始める前に

スタンドアロンの IBM MQ Explorer をインストールする場合は、その前に [IBM MQ Explorer の要件](#)に記載されている要件情報を確認してください。

以前のバージョンの IBM MQ Explorer が既にインストールされている場合は、そのバージョンをアンインストールしてから、新しいバージョンのインストールを続行してください。

このタスクについて

スタンドアロン IBM MQ Explorer を Fix Central からダウンロードし、ファイルを解凍した後、以下のいずれかの方法で IBM MQ Explorer をインストールできます。

- インストール・ウィザードを使用する方法
- 応答ファイルを使用してサイレント・インストールを行う。
- コンソール(テキスト・ベース)インストールを使用してインストールする。

アクセシビリティ対応バージョンのインストーラーが必要な場合は、サイレント・インストール・モードを使用して IBM MQ Explorer をインストールします。 応答ファイルを使用してサイレント・インストールを構成します。 応答ファイルの例として、IBM MQ Explorer セットアップ・プログラムと同じディレクトリーに `silent_install.resp` が用意されています。 必要に応じて、テキスト・エディターを使用してこのサンプル・ファイルを変更できます。

注: ユーザー・アカウント制御 (UAC) が有効になっている Windows システムにスタンドアロン IBM MQ Explorer をサイレント・インストールする場合は、コントロール・パネルの「**プログラムと機能**」を使用せずに、サイレント・モードで削除する必要もあります。

手順

1. Windows バージョンのスタンドアロンの IBM MQ Explorer をダウンロードします。
[Fix Central](#) へのリンクをたどり、ダウンロード・パッケージの Windows バージョンを選択します。
2. ターゲット・システム上にインストール・ディレクトリーを作成します。
3. ダウンロードした .zip ファイル (例えば、9.3.0.0-IBM-MQ-Explorer-Win64.zip) をこのディレクトリーに解凍します。
4. 以下のいずれかの方法で IBM MQ Explorer をインストールします。
 - インストール・ウィザードを使用してインストールするには、次のようにします。
 - a. **Setup.exe** をダブルクリックし、画面上に表示される指示に従います。
 - b. 「**スタート**」メニュー項目を使用するか、インストール・ディレクトリーにある MQExplorer 実行可能ファイルを使用して、IBM MQ Explorer を開始します。
 - 応答ファイルを使用してサイレント・インストールを行うには、以下のようになります。

- a. テキスト・エディターを使用して、必要に応じてサンプル応答ファイル `silent_install.resp` を変更します。ファイル内のコメントに従って変更を加えます。

注: サイレント・インストールを行う前に、応答ファイル内の **LICENSE_ACCEPTED** プロパティを TRUE に送信して、製品ライセンスの条件に同意することを示す必要があります。(ライセンスは、製品の .zip ファイルの `license` フォルダー内にあります)。

- b. 以下のコマンドを使用して、サイレント・インストールを開始します。

```
Setup.exe -f silent_install.resp
```

その後インストールが始まります(フィードバックはありません)。

- コンソール(テキスト・ベース)インストールを使用してインストールするには、以下のコマンドを使用してインストーラーを開始します。

```
Setup.exe -i console
```

次のタスク

V9.3.0 IBM MQ Explorer をインストールした後、Windows のスタート・メニューから、または **MQ Explorer** コマンドを使用して、これを実行できます。詳しくは、[IBM MQ Explorer の起動](#)を参照してください。

関連タスク

[IBM MQ Explorer の起動](#)

Windows でのスタンドアロン IBM MQ Explorer のアンインストール

Windows では、「コントロールパネル」を使用するかサイレント・アンインストールを実行して、スタンドアロンの IBM MQ Explorer をアンインストールできます。

このタスクについて

Windows では、ユーザー・アカウント制御 (UAC) を使用して Windows システムに IBM MQ Explorer をサイレント・インストールしたのでない限り、「プログラムの追加と削除」または「プログラムと機能」のいずれかを使用して、スタンドアロンの IBM MQ Explorer をアンインストールすることができます。Windows UAC プラットフォーム上でサイレント・インストールを実行した場合は、アンインストールもサイレント方式で実行する必要があります。

以下のエラー・メッセージが表示される場合は、ほとんどの場合、サイレントにインストールされたスタンドアロン IBM MQ Explorer のインストールを「プログラムと機能」を使用してアンインストールしようとしていることが原因です。

IBM MQ Explorer 9.3 をアンインストールするための十分なアクセス権限がありません。
システム管理者にお問い合わせください。

手順

- 「コントロールパネル」を使用してスタンドアロンの IBM MQ Explorer をアンインストールするには、「プログラムの追加と削除」または「プログラムと機能」の該当する方を使用します。
- サイレント・アンインストールを実行するには、インストール・ディレクトリー内の `_IBM MQ Explorer V9.3_installation` という名前のディレクトリーに移動して、以下のコマンドを実行します。

```
"Change IBM MQ Explorer V9.3 Installation.exe" -i silent
```

IBM MQ Internet Pass-Thru のインストールとアンインストール

このセクションには、IBM MQ Internet Pass-Thru (MQIPT) をインストールおよびアンインストールするタスクが含まれています。

このタスクについて

MQIPT は、IBM MQ のオプション・コンポーネントであり、インターネット上のリモート・サイト間でメッセージング・ソリューションを実装するために使用できます。MQIPT について詳しくは、[IBM MQ Internet Pass-Thru](#) を参照してください

以前のバージョンの MQIPT からアップグレードする場合、または MQIPT インストール済み環境に保守を適用する場合は、572 ページの『[IBM MQ Internet Pass-Thru のマイグレーション](#)』を参照してください。

関連タスク

[IBM MQ Internet Pass-Thru の構成](#)

MQIPT のインストール

IBM MQ Internet Pass-Thru (MQIPT) は、AIX、Linux、Windows で利用できます。コンピューター上の場所を問わず MQIPT をインストールし、同じシステムに複数のインストールを保持することができるようになりました。

このタスクについて

各インストールは個別に使用および保守することができます。例えば、フィックスパック・レベルの異なる MQIPT を、任意の複数の場所にインストールすることができます。

インストールの場所は非固定です。MQIPT はシステムの任意の場所にインストールできます。システムの **PATH** や **CLASSPATH** 環境変数が MQIPT を参照するように設定する必要はありません。

MQIPT コマンドを任意の場所から起動でき、MQIPT が自動的に場所を検出します。便宜上、MQIPT bin ディレクトリーを **PATH** 環境変数に追加することもできますが、それは必須ではありません。

MQIPT は、以前のバージョンの MQIPT と併存するようにインストールすることもできます。MQIPT バージョン 2.0 の使用するインストール方式のため、バージョン 2.0 のインストールは 1 つのシステムに 1 つのみ可能です。

手順

MQIPT をインストールするには、以下の手順を行ってください。

1. IBM Fix Central for IBM MQ から必要なプラットフォーム用の MQIPT パッケージをダウンロードします。IBM MQ 9.3.x の MQIPT パッケージは、以下の名前で使用できます。

プラットフォーム	アーカイブ・ファイル
AIX	9.3.x.0-IBM-MQIPT-AIXPPC64.tar.Z
Linux for x86-64	9.3.x.0-IBM-MQIPT-LinuxX64.tar.gz
Linux for IBM Z®	9.3.x.0-IBM-MQIPT-LinuxS390X.tar.gz
Linux on Power Systems - Little Endian	9.3.x.0-IBM-MQIPT-LinuxPPC64LE.tar.gz
Windows (64 ビット)	9.3.x.0-IBM-MQIPT-Win64.zip

2. MQIPT をインストールする場所を選択します。

MQIPT をインストールする新規ディレクトリーを作成します。

例えば、AIX and Linux・プラットフォームでは以下のコマンドを使用できます。

```
mkdir /opt/mqipt/installation1
```

MQIPT インストール・アーカイブ・ファイルをアンパックすると、mqipt というディレクトリーが作成され、インストール・ファイルがこのディレクトリーに置かれます。 **V9.3.0** Windows では、MQIPT インストール・アーカイブ・ファイルには、コード署名検査に関連するファイルが含まれる、META-INF という名前のディレクトリーも含まれています。

3. プラットフォームに適合するツールを使用して、MQIPT ディレクトリーにインストール・アーカイブ・ファイルをアンパックします。

注: AIX and Linux システムで MQIPT をインストールする場合は、root ユーザーとして **tar** コマンドを実行する必要があります。 **tar** コマンドを root として実行しなかった場合、「許可が拒否されました」エラーが発生する可能性があります。

例えば、Linux プラットフォームでは、アーカイブ・ファイルが /tmp ディレクトリーにダウンロードされている場合は、以下のコマンドを使用できます。

```
cd /opt/mqipt/installation1
su root
tar xzvf /tmp/9.3.0.0-IBM-MQIPT-LinuxX64.tar.gz
```

4. セキュリティーを強化するため、インストールしたファイルの許可を読み取り専用を設定します。

- **Linux** **AIX** AIX and Linux システムでは、**chmod** コマンドを使用できます。以下に例を示します。

```
chmod -R a-w /opt/mqipt/installation1/mqipt
```

- **Windows** Windows プラットフォームの場合、インストール・ディレクトリーを右クリックして、「プロパティ」を選択します。「セキュリティ」タブでファイルの許可を変更できます。

5. その後、エラー・メッセージ MQCPE080 MQIPT インストール・ディレクトリーを判別できませんを受け取った場合、**MQIPT_PATH** 環境変数を MQIPT インストール・ディレクトリーの絶対パスに設定してください。

インストールには Java runtime environment (JRE) が含まれているため、通常は MQIPT の **PATH** 環境変数または **CLASSPATH** 環境変数を設定する必要はありません。ただし、特定の環境 (例えば、シンボリック・リンクを使用している) の場合、MQIPT コマンドではインストール・ディレクトリーを判別できません。この場合、**MQIPT_PATH** 環境変数を設定することによって修正します。

例えば、インストール・ディレクトリーが /opt/mqipt/installation1/mqipt である場合、以下のコマンドを使用することができます。

```
MQIPT_PATH=/opt/mqipt/installation1/mqipt
export MQIPT_PATH
```

6. **Windows**

Windows プラットフォームの場合、「スタート」メニューに MQIPT アイコンを作成します。管理者コマンド・プロンプトから以下のコマンドを実行します。

```
C:\mqipt_path\bin\mqiptIcons -install installation_name
```

説明:

- *mqipt_path* は、MQIPT がインストールされているディレクトリーです。
- *installation_name* はこのインストールを他のインストールから識別するために選択した名前です。この名前は MQIPT アイコンの名前に追加されます。

次のタスク

IBM MQ Internet Pass-Thru の使用を開始する のシナリオに従って、MQIPT が正しくインストールされていることを確認し、単純なシナリオで MQIPT を構成します。

MQIPT の構成および管理について詳しくは、[IBM MQ Internet Pass-Thru の管理および構成を参照してください](#)。

MQIPT のアンインストール

MQIPT をアンインストールするには、この手順に従います。

手順

1. 後でデータをリストアする必要がある場合に備えて、適切なバックアップを作成してください。詳しくは、[バックアップの作成を参照してください](#)。
2. MQIPT サービスがインストールされている場合、システムが自動的に MQIPT を開始することを防止します。

- **Linux** **AIX** AIX and Linux では、MQIPT のインストール・パスの bin ディレクトリに移動して MQIPT サービスを削除し、以下のコマンドを発行します。

```
./mqiptService -remove
```

- **Windows** Windows の場合は、以下の手順を実行して MQIPT サービスを停止および削除します。
 - a. Windows サービス・パネルから MQIPT を停止します。
 - b. 管理コマンド・プロンプトを開き、MQIPT インストール・パス内の bin ディレクトリに移動し、以下のコマンドを入力します。

```
mqiptService -remove
```

注: サービスをインストールした MQIPT インストールだけを、そのサービスの削除に使用できます。異なるインストールを使用してサービスを削除しようとすると、エラー MQCPE083 が発生します。

3. **Windows** Windows プラットフォームでは、「スタート」メニューの MQIPT アイコン「これらのアイコンを削除します」をクリックして、「スタート」メニューから MQIPT アイコンを削除します。
4. MQIPT が現在インストールされているディレクトリを削除します。
MQIPT インストール・ディレクトリを削除するには、システムに対する root アクセス権限が必要です。

Linux V 9.3.5 スタンドアロン IBM MQ Web Server のインストール

IBM MQ 9.3.5 以降では、Fix Central から入手可能なダウンロードからスタンドアロン IBM MQ Web Server をインストールできます。

このタスクについて

IBM MQ Web Server は、IBM MQ Console および REST API を実行します。スタンドアロン IBM MQ Web Server を Fix Central からダウンロードし、必要な数のシステムにスタンドアロン・アプリケーションとしてインストールすることができます。

スタンドアロン IBM MQ Web Server は、以下のプラットフォームでのみ使用可能です。

- Linux for x86-64
- Linux on Power Systems - Little Endian
- Linux for IBM Z

注: IBM MQ Console および REST API は、IBM MQ インストール済み環境のオプション・コンポーネントとしてインストールすることもできます。IBM MQ Console および REST API を実行する IBM MQ コンポーネントのインストール・オプションについて詳しくは、[IBM MQ Console および REST API を参照してください](#)。

手順

1. スタンドアロンの IBM MQ Web Server インストール・ファイルをダウンロードします。
このリンクをたどって [Fix Central](#) にアクセスしてください。ご使用のシステムに適したバージョンのダウンロード・パッケージを選択します。ダウンロード・パッケージは、tar.gz ファイル (例: 9.3.5.0-IBM-MQ-Web-Server-LinuxX64.tar.gz) です。
2. ターゲット・システム上にインストール・ディレクトリーを作成します。
3. ダウンロードした tar.gz ファイルをインストール・ディレクトリーに解凍します。

次のタスク

IBM MQ Console および REST API を実行するように mqweb サーバーを構成します。詳しくは、[スタンドアロン IBM MQ Web Server の構成](#)を参照してください。

IBM MQ の保守およびマイグレーション

IBM MQ では、保守、アップグレード、マイグレーションという3つの言葉に別々の意味があります。ここでは、それぞれの言葉の定義を示します。以下の各セクションでは、マイグレーションに関連したさまざまな概念を説明した後に、各種の必要なタスクを取り上げます。プラットフォーム固有のタスクが必要な場合もあります。

このタスクについて



重要: このセクションの情報は、Continuous Delivery (CD) と Long Term Support (LTS) の両方のリリースに適用されます。

LTS のリリースだけに当てはまる情報や、CD のリリースだけに当てはまる情報には、該当するアイコンのマークが付いています。

IBM MQ では、メンテナンス、アップグレード、およびマイグレーションという用語を以下のように使用します。

保守とは、フィックスパック、累積セキュリティ更新 (CSU)、暫定修正、またはプログラム一時修正 (PTF) を適用することです。

メンテナンスには主な特性が1つあります。これらのフィックスは、保守インストール・ツールを使用して適用される場合でも、インストール済み環境の上で製造リフレッシュを使用してインストールされる場合でも、既存のコードと同じコマンド・レベルになります。保守の適用後に移行は不要です。インストール済み環境はその前のレベルに復元でき、また変更されたキュー・マネージャーまたはアプリケーションは復元されたコード・レベルで引き続き動作します。ただし、新しいレベルの IBM MQ コードでアプリケーションをテストする必要があります。

詳細については、[313 ページの『IBM MQ への保守の適用』](#)を参照してください。

アップグレードとは、既存の IBM MQ インストール済み環境を取り除き、新しいレベルのコードにアップグレードするプロセスです。

IBM MQ のフィックス・レベル (コマンド・レベルではなく) をアップグレードする場合を除き、アップグレードではその後に移行を行う必要があります。アップグレードは、移行が実行されていない限りバックアウトすることができます。アップグレードを削除するプロセスは、プラットフォームおよびアップグレードを適用した方法によって異なります。IBM MQ のコマンド・レベルを変更するアップグレードでは、アプリケーションの再接続を可能にするには、まずキュー・マネージャーの移行が必要です。

詳細については、[370 ページの『IBM MQ のアップグレード』](#)を参照してください。

マイグレーション (移行) とは、より新しいコード・レベルに適合するようキュー・マネージャーのデータを更新するプロセスです。

マイグレーションは、新しいレベルのコードで初めてキュー・マネージャーが開始されたときに行われます。また、キュー・マネージャーのコマンド・レベルが変わる (自動変更と手動変更の両方) アップグレードの後に必ず行われます。移行とは、キュー・マネージャーのデータ、アプリケーション、およびキュー・マネージャーが稼働する環境の変換のことです。いったんマイグレーションが発生した後は、以前のコード・レベルによってキュー・マネージャーを開始できなくなります。ほとんどのプラットフォームでは、キュー・マネージャーのマイグレーションは元に戻せません。

- ▶ **Multi** IBM MQ for Multiplatforms では、マイグレーションは元に戻せません。この制約事項は、ご使用のエンタープライズが Long Term Support (LTS) リリース・モデルまたは Continuous Delivery (CD) リリース・モデルのどちらを使用しているかに関わらず適用されます。
- ▶ **z/OS** IBM MQ for z/OS キュー・マネージャーは、LTS リリースを以前の LTS リリースに移行する逆方向マイグレーションのみ実行できます。このステートメントは、LTS リリースと同じ VRM を持つ CD リリース (例えば、IBM MQ 9.3.0 CD) にも適用されます。「[IBM MQ リリース・タイプおよびバージョン管理](#)」を参照してください。

詳細については、[386 ページの『IBM MQ のマイグレーション』](#)を参照してください。

関連概念

311 ページの『[アップグレードと修正の特性](#)』

IBM MQ の場合、アップグレードという用語は、製品の既存のインストール済み環境を新しいレベルのコードにアップグレードすることに適用されます。修正という用語は、既存のインストール済み環境の保守レベルの変更に適用されます。

関連資料

▶ **z/OS** [IBM MQ for z/OS プログラム・ディレクトリー PDF ファイル](#)

保守とマイグレーションに関する詳細が記載されている資料

IBM MQ のマイグレーションや保守を開始する場合などの情報の参照先。

IBM MQ の保守およびマイグレーションの概要

IBM MQ マイグレーションに精通していない場合、まず [391 ページの『マイグレーションの概念と方式』](#) セクションを参照してください。これらのトピックを使用して、メンテナンス、マイグレーション、アップグレードの違いや、サポートされるマイグレーション・パスなど、マイグレーション作業を計画する前に理解しておく必要がある概念について詳しく理解します。

▶ **Linux** ▶ **Windows** ▶ **AIX** [インストールおよびアップグレードに役立つチュートリアルについては、AIX、Linux、および Windows で IBM MQ をインストールおよびアップグレードするためのチュートリアルのコレクションを参照してください。チュートリアルでは、以下について説明します。](#)

- IBM MQ 用のホストを準備します。
- IBM MQ コードのダウンロード。
- IBM MQ コードのインストールとアンインストール、およびフィックスパックの適用。
- あるバージョンの IBM MQ から別のバージョンへのアップグレード、およびあるホストから別のホストへのキュー・マネージャーの移動。

このリリースでの新機能と変更点

このリリースでの新機能と変更点について詳しくは、以下の情報を参照してください。

- ▶ **V 9.3.0** [IBM MQ 9.3.0 の新機能および変更点](#)
- ▶ **CD** [IBM MQ 9.3.x Continuous Delivery の新機能および変更点](#)
- ▶ **LTS** [IBM MQ 9.3.0 Long Term Support のフィックスパックでの新機能および変更点](#)

以前のリリースでの新機能と変更点

以前のリリースで行われた新機能や変更によって、既存のアプリケーションの動作や管理タスクの自動化が影響を受け、マイグレーションの計画も影響を受ける可能性があります。以前のリリースに対するこのような変更の詳細を製品資料で確認する場所については、[以前のリリースの新機能および変更点](#)を参照してください。

システム要件および前提条件

ソフトウェア製品の互換性レポート (SPCR) ツールを使用して、IBM MQ のサポート対象のオペレーティング・システム、システム要件、前提条件、およびオプションのサポート対象ソフトウェアに関する情報を検索できます。SPCR ツール、およびサポートされる各プラットフォームのレポートへのリンクについて詳しくは、[IBM MQ のシステム要件](#) の Web ページを参照してください。

最新バージョンと旧バージョンの IBM MQ に関する制限事項と既知の問題については、該当する製品の README ファイルを参照してください。このファイルは、[IBM MQ、WebSphere MQ、および MQ シリーズ製品の README Web ページ](#) から入手できます。

関連概念

[IBM Documentation Offline アプリケーションの IBM MQ](#)

[製品資料およびプログラム・ディレクトリーの IBM MQ 9.3 の PDF ファイル](#)


アップグレードと修正の特性

IBM MQ の場合、アップグレードという用語は、製品の既存のインストール済み環境を新しいレベルのコードにアップグレードすることに適用されます。修正という用語は、既存のインストール済み環境の保守レベルの変更に適用されます。

修正の特性

フィックスパック、累積セキュリティー更新 (CSU)、Multiplatforms での暫定修正、または z/OS でのプログラム一時修正 (PTF) の適用は、フィックスと呼ばれます。保守インストール・ツールを使用してフィックスを適用します。



以下のプラットフォームでは、キュー・マネージャーのマイグレーションが行われていない場合、保守インストール・ツールを使用して適用されたフィックスを完全にロールバックすることができます。

-  AIX
-  Windows
-  z/OS

また、IBM MQ は、以前のコード・レベルに戻されます。


それ以外のすべてのプラットフォームでは、製品を再インストールする必要があります。



重要:   z/OS Continuous Delivery リリースでは、特定の PTF により修正レベルが上がるため、アップグレードと考える必要があります。

さまざまなタイプのアップグレードの特性

アップグレードには以下の 3 つの異なる形式があります。

1. 既存のコードの上に新しいコードをインストール。この方法で適用されたアップグレードはロールバックできる場合があります。これはプラットフォームによって異なります。一般的には、新しいコードのインストールはロールバックすることはできません。古いコード・レベルを復元するには、古いインストール・メディアおよび以前に適用したすべての修正を保持しておく必要があります。
2. コードの古いレベルの削除後に、新しいレベルをインストール。ごく一部のプラットフォームのインストーラーでは、最初に古いインストール済み環境を削除する必要があります。古いコード・レベルを復元するには、当然そのコードとすべての修正を再インストールする必要があります。
3. Side by Side インストール。
 -  z/OS では、同じサーバー上に複数の異なるコード・レベルが共存するようにインストールすることができます。サブシステムを始動するための JCL で、使用するコード・レベルを選択します。

- **ALW** AIX, Linux, and Windows では、キュー・マネージャーをインストール済み環境に関連付けて、そのキュー・マネージャーを始動します。IBM MQ では、異なるコマンド・レベルにある複数のキュー・マネージャーを同一のサーバー上で実行することを、キュー・マネージャーの共存といいます。

このことから、別の時にキュー・マネージャーを実行する別のインストール済み環境を選択できると推測するべきではありません。キュー・マネージャーを稼働させると、キュー・マネージャーは前または後のコマンド・レベルに戻すことに関する規則に従います。

注：「アップグレード」という用語は、IBM MQ インストール済み環境をあるレベルから別のレベルに直接アップグレードできることを意味するものではありません。プラットフォームによっては、アップグレードするために、以前の IBM MQ インストール済み環境を除去することが必要です。作成済みのキュー・マネージャーは保持できます。

z/OS z/OS では、アップグレードの取り消し可能性には、前のコード・レベルで再度動作させるために、インストール済み環境のコード・レベルを前のレベルにバックアウトする、および新しいコード・レベルで始動されているすべてのキュー・マネージャーを元に戻す、という 2 つの部分の関係しています。詳しくは、520 ページの『z/OS での IBM MQ のアップグレードおよびマイグレーション』を参照してください。

前のコード・レベルで稼働させるためのキュー・マネージャーの取り消し可能性に関する規則は、プラットフォームによって決まります。

以下のプラットフォームでは、バージョン、リリース、またはモディフィケーション・レベルの変更は完全には取り消し可能ではありませんが、特定の条件下ではフィックス・レベルの変更は取り消し可能です。

- **AIX** AIX
- **Linux** Linux
- **Windows** Windows
- **IBM i** IBM i

取り消し不可能のアップグレードとは、キュー・マネージャーを復元できるように、アップグレードする前に、ご使用のキュー・マネージャーまたはシステムをバックアップする必要があることを意味しています。キュー・マネージャーのバックアップを取るためには、キュー・マネージャーを停止する必要があります。バックアップを取っていない場合、IBM MQ を前のレベルに復元することはできません。新しいレベルに対して行ったすべての変更は、バックアップ・システムに復元することはできません。変更には、持続メッセージの作成や削除、キュー・マネージャー、チャネル、トピック、およびキューに対する変更が含まれます。

関連概念

520 ページの『z/OS での IBM MQ のアップグレードおよびマイグレーション』

IBM MQ の新規リリースをインストールし、IBM MQ を新規のリリース・レベル、バージョン・レベル、またはモディフィケーション・レベル (VRM) へアップグレードすることができます。以前に実行していたレベルより高いレベルでキュー・マネージャーを実行するには、マイグレーションが必要です。

関連タスク

313 ページの『IBM MQ への保守の適用』

保守とは、取り消し可能な修正の適用のことです。キュー・マネージャー・データに対する変更は、すべて前のコード・レベルと互換性があります。

370 ページの『IBM MQ のアップグレード』

アップグレードとは、既存の IBM MQ インストール済み環境を取り除き、新しいレベルのコードにアップグレードするプロセスです。

386 ページの『IBM MQ のマイグレーション』

移行とは、新しいコード・レベルの IBM MQ で処理するためのプログラムおよびデータの変換のことです。移行のタイプには、必須のものもあればオプションのものもあります。保守レベルの更新 (コマンド・レベルは変更されません) を適用した後にキュー・マネージャーの移行が必要になることはありません。移行のタイプには、自動のものもあれば手動のものもあります。キュー・マネージャーの移行は、一般にはリリ

ース後に自動的に行われ、必須ですが、新機能を導入する保守レベルのアップグレードの後では手動で行い、オプションです。アプリケーションの移行は、通常、手動とオプションで行われます。

IBM MQ への保守の適用

保守とは、取り消し可能な修正の適用のことです。キュー・マネージャー・データに対する変更は、すべて前のコード・レベルと互換性があります。

始める前に

このタスクは、Long Term Support リリースと Continuous Delivery リリースの違い、および各ケースに適用される保守デリバリー・モデルを理解していることを前提としています。詳しくは、「[IBM MQ リリース・タイプおよびバージョン管理](#)」を参照してください。

このタスクについて

保守の適用について

特定のバージョン/リリースの保守デリバリーは、初期リリースから累積されます。同じバージョン/リリースのより大きい番号のフィックスパックまたは累積セキュリティ更新 (CSU) を適用して、そのバージョン・レベルに直接アップグレードすることができます。中間のフィックスを適用する必要はありません。

オンラインまたは物理メディアで入手可能な製造リフレッシュをインストールすることで、IBM MQ の完全バージョンを更新することもできます。製造リフレッシュをインストールした結果は、以前のフィックス・レベルの IBM MQ に保守デリバリーを適用した場合とほぼ同じです。1つの重要な違いがあります。フィックスパックと CSU は保守手順を使用して適用され、製造リフレッシュはインストール手順を使用してインストールされます。フィックスパックまたは CSU を「適用解除」して、インストールした以前のフィックス・レベルに戻すことができます。製造リフレッシュはアンインストールしかできず、そうすると IBM MQ がシステムから除去されます。

製造時の更新および保守の提供に加えて、暫定修正を適用するように IBM サポート・チームから指示されることがあります。暫定修正は緊急フィックスまたはテスト・フィックスとも呼ばれ、次の保守デリバリーを待つことができない緊急更新を適用するために使用されます。インテリム・フィックスは、固有のフィックス名で認識されます。このフィックス名には、ターゲットのバージョンとプラットフォーム、およびその他の識別コンテキスト (サポート Case 参照や APAR 番号など) が含まれます。新しい CSU、フィックスパック、または製造リフレッシュを適用すると、すべてのインテリム・フィックスが削除されます。保守デリバリーまたは製造リフレッシュに関する資料には、どの APAR フィックスが成果物に含まれているかを示す「フィックス・リスト」ページが含まれています。このリストは、適用した暫定修正に関連付けられている APAR が最新の保守で修正されているかどうかを示します。修正されていない場合、問題の APAR 用の新規レベルの新規インテリム・フィックスがあるかどうかを確認してください。存在しない場合は、IBM サポートに連絡してください。暫定修正を再適用するよう指示されたり、新しい暫定修正が提供されたりする可能性があります。

Passport Advantage および Fix Central を使用して、製造リフレッシュ、保守デリバリー、およびインテリム・フィックスを入手できます。10 ページの『[ダウンロード可能なインストール・イメージの入手先](#)』を参照してください。

- 製造時のリフレッシュは、Passport Advantage から入手できます。
- フィックスパックおよび CSU は、Fix Central から入手できます。
- 暫定修正は通常、IBM サポート・チームによってサポート Case を介して直接提供され、場合によっては Fix Central を介して提供されます。

保守の削除について

保守の適用の重要な特性は、その適用が取り消し可能でなければならないことです。取り消し可能性とは、次の2つのことを意味しています。

1. 前のレベルのコードが完全に復元される。
2. IBM MQ オブジェクトに加えられた変更が互換性がある。変更とは、持続メッセージの作成や削除、キュー・マネージャー、チャネル、トピック、およびキューに対する変更のようなものです。新規および変更されたオブジェクトは、復元されたレベルのコードで引き続き正しく機能します。

保守パッケージの取り消し可能性を実現するために、保守パッケージに含まれる機能的な変更の範囲が限定されます。取り消し不可能な変更は、保守パッケージに含まれません。ただし、取り消し可能性には限界があります。保守パッケージには、新しいプログラミング・インターフェースと管理インターフェースが含まれている場合があります。新しいインターフェースを使用するように新規アプリケーションまたは変更されたアプリケーションを作成する場合、メンテナンス・パッケージを削除すると、それらのアプリケーションは機能しなくなります。



小規模では、フィックスパック、CSU、または暫定修正によって、問題を解決するための新しい構成パラメーターが導入される場合があります。フィックスパック、CSU、または暫定修正を削除した場合、変更によって導入された新しいインターフェースは使用できなくなりますが、IBM MQ は、構成パラメーターによって変更されたすべてのオブジェクトを処理します。例えば、新しい Java システム・プロパティーによって、キュー・マネージャーのデータ変換用にコード・ページを設定するためのパラメーターが導入される場合があります。この修正では、すべての既存のキュー・マネージャーの持続状態情報は変更されません。この修正は削除でき、キュー・マネージャーは引き続き前と同じように動作しますが、修正で導入された機能なしで動作します。

プラットフォームが異なれば、ソフトウェアのリリースをインストールおよび保守するための手段も異なります。新しい保守レベルでリリースをインストールする場合と、旧リリースに保守レベルの更新を適用してその同じ保守レベルに更新する場合とでは、結果が異なります。

通常の保守レベルの更新を適用して IBM MQ の保守レベルまたはフィックス・レベルを更新する場合は、フィックスを除去することによってその更新を元に戻すことができます。新機能が含まれている保守レベルの更新を適用して IBM MQ の保守レベルまたはフィックス・レベルを更新する場合、そのインストール済み環境に関連付けられたキュー・マネージャーが新機能を使用可能にする前であれば、その更新も以前の取り消し可能なすべて更新も元に戻すことができます。

保守レベルとフィックス・レベルは、両方とも Fix Central から提供されます。Fix Central 上の特定のフィックスパック、CSU、およびその他の IBM MQ リソースへの直接リンクがある場所については、[IBM MQ ダウンロード](#)を参照してください。

手順

- IBM MQ 保守レベルを確認するには、以下のようにします。
 - コマンド **dspmqr**、または **DSPMQR** (IBM i の場合) を入力します。戻されるメッセージには、3 桁の VRM、または 4 桁の VRMF (保守が適用されている場合) が含まれます。
 - REST API の [GET](#) メソッドを使用します。
 -  [IBM MQ Explorer のキュー・マネージャー・プロパティー・パネル](#)を表示します。
 -  キュー・マネージャーのジョブ・ログで [CSQY000I](#) メッセージを調べます。このメッセージは、キュー・マネージャーの始動時に発行され、リリース・レベルとリリース・タイプを示します。
- 保守レベルの更新を適用または削除するには、企業で使用しているプラットフォームに該当するリンクに従ってください。

関連概念

[414 ページの『AIX, Linux, and Windows での複数インストール済み環境のキュー・マネージャーの共存』](#)
IBM MQ for AIX, Linux, and Windows の複数のコピーを同じサーバーにインストールできます。これらの IBM MQ コピーは、同じバージョン・レベルでも異なるバージョン・レベルでもかまいません。これは、複数インストールと呼ばれます。複数インストール済み環境は、ある IBM MQ バージョンから新しいバージョンにアップグレードする場合に特に役立ちます。これにより、前のバージョンを後のバージョンと一緒に実行できるようになります。

[411 ページの『バージョン 7.1 でのキュー・マネージャーの共存』](#)

複数のキュー・マネージャーは、名前が別であれば、同じ IBM MQ インストール済み環境を使用している限り、どのサーバー上でも共存することができます。z/OS、AIX、Linux、and Windows では、異なる複数のキュー・マネージャーを同じサーバー上で共存させ、異なるインストール済み環境と関連付けることができます。

関連タスク

[キュー・マネージャーのバックアップと復元](#)

AIX AIX での保守の適用と削除

このセクションでは、AIX に関連する保守タスクをグループごとにまとめています。

関連タスク

313 ページの『[IBM MQ への保守の適用](#)』

保守とは、取り消し可能な修正の適用のことです。キュー・マネージャー・データに対する変更は、すべて前のコード・レベルと互換性があります。

AIX AIX での保守レベル・アップデートの適用

`installp` を使用して、IBM MQ for AIX に保守レベル・アップデートを適用します。

始める前に

1. 保守レベルのアップデートを適用するのに十分なディスク・スペースがあることを確認します。保守レベルのアップデートには、インストール用のハード・ディスク・スペースが必要です。さらにこのインストール・プロセスでは、以前のレベルを保存するためにほぼ同容量のディスク・スペースが必要になる場合があります。例えば、16 MB の更新には 32 MB のスペースが必要になることがあります。この追加スペースにより、任意の保守レベルのアップデートを除去し、自動的に直前のレベルを復元することができます。
2. 複数の IBM MQ インストール済み環境を使用するサーバー上で実行している場合は、インストール済み環境を指定する必要があります。入力するコマンドが正しいインストール済み環境に対して実行されることを確認します。 [setmqenv](#) を参照してください。

このタスクについて

クライアントおよびサーバーへ保守レベルのアップデートをインストールするために、インストールを使用しているアプリケーションを停止し、`installp` コマンドを使用します。あるいは、インストールがデフォルトの場所のインストールである場合、*System Management Interface Tool (SMIT)* を使用することができます。

重要: 例えば IBM MQ 9.2 から IBM MQ 9.1 に戻るなど、製品の新しいバージョンから製品の以前のバージョンに戻ることはできません。

キュー・マネージャーと同じサーバー上にインストールされていない IBM MQ MQI client から保守を適用/削除できます。キュー・マネージャーを停止させる必要も、管理者としてログオンする必要もありません。キュー・マネージャーを停止する必要がないため、以下の保守手順でステップ [1](#) から [3](#) まででは実行しないでください。

基本製品のメジャー・フルバージョンは、デフォルトで COMMITTED となります。基本フルバージョンのフィックスパックは APPLIED 状態とすることができ、リリース・レベルを [1](#) つ戻ることが可能です。

以前のバージョンに戻す機能が必要な場合、横並びのマイグレーションを実行して、任意のタイミングでキュー・マネージャーを新しいバージョンにマイグレーションする必要があります。詳細については、[474](#) ページの『[AIX and Linux でのマイグレーション: 横並び](#)』を参照してください。

ただし、IBM MQ 8.0 以降でキュー・マネージャーを開始すると、そのキュー・マネージャーは自動的にマイグレーションされ、前のバージョンにダウングレードすることはできません。

手順

1. `group mqm` にユーザーとしてログインします。
2. IBM MQ インストール済み環境を使用するすべてのアプリケーションを停止します。

Managed File Transfer (MFT) コンポーネントを使用する場合は、すべての MFT エージェントで実行されていたすべてのファイル転送が完了したことを確認してください。エージェントに関連した転送を未

完了のまま残さないでください。また、SYSTEM.FTE.STATE キューにメッセージを入れておかないでください。

3. IBM MQ のインストール済み環境に関連付けられている mqweb サーバーを停止します。

- a) 次のコマンドを入力して、mqweb サーバーが実行中であるかどうかを確認します。

```
dspmweb status
```

- b) 次のコマンドを入力して、mqweb サーバーを停止します。

```
endmqweb
```

4. IBM MQ インストール済み環境に関連したすべてのキュー・マネージャーのアクティビティを終了します。

- a) **dspm** コマンドを実行して、システムのすべてのキュー・マネージャーの状態のリストを表示します。

更新するインストール済み環境から以下のコマンドのいずれかを実行します。

```
dspm -o installation -o status  
dspm -a
```


dspm -o installation -o status は、IBM MQ のすべてのインストール済み環境に関連付けられたキュー・マネージャーのインストール済み環境名と状況を表示します。

dspm -a は、このコマンドを実行するインストール済み環境に関連付けられているアクティブなキュー・マネージャーの状況を表示します。

- b) 以下の例に示すように、MQSC コマンド **DISPLAY LSSTATUS** を使用して、キュー・マネージャーと関連付けられているリスナーの状況のリストを表示します。

```
echo "DISPLAY LSSTATUS(*) STATUS" | runmqsc QmgrName
```

- c) **endmqm** コマンドを実行して、このインストール済み環境と関連付けられた稼働中の各キュー・マネージャーを停止します。



endmqm コマンドは、アプリケーションに対して接続先のキュー・マネージャーが停止することを通知します。[キュー・マネージャーの停止](#)を参照してください。

保守が継続するために、アプリケーションは **endmqm** コマンドに応答して、キュー・マネージャーから切断し、ロードした IBM MQ ライブラリーを解放しなければなりません。そうしない場合、アプリケーションを停止するなど、強制的にアプリケーションに IBM MQ リソースを解放させる別の方法を検討する必要があります。

さらに、インストール済み環境の一部であるクライアント・ライブラリーを使用しているアプリケーションも停止する必要があります。クライアント・アプリケーションは、異なる IBM MQ インストール済み環境を使用している、異なるキュー・マネージャーに接続している可能性があります。現在のインストール済み環境にあるキュー・マネージャーがシャットダウンすることについて、そのアプリケーションは通知を受けません。

インストール済み環境からの IBM MQ 共有ライブラリーをアプリケーションがロードし続けていると、IBM MQ 保守を適用できません。アプリケーションはキュー・マネージャーから切断されても、または強制的に切断されても、IBM MQ 共有ライブラリーをロードしたままの場合があります。

注 : 342 ページの『[Linux での複数インスタンスのキュー・マネージャーへの保守レベル・アップデートの適用](#)』では、複数インスタンス・キュー・マネージャーに保守を適用する方法が説明されてい

ます。マルチインスタンス・キュー・マネージャーの場合、あるサーバーに保守を適用している間も、別のサーバーで引き続き実行させることが可能です。

d) 以下のコマンドを使用して、キュー・マネージャーに関連付けられたリスナーを停止します。

```
endmqlsr -m QMgrName
```

5. root として、または以下のコマンドを実行するための十分な権限を使用してログインします。

これを行うには、コマンドの前に **sudo** を追加するか、以下を変更します。 **su** コマンドを使用してシェルで root ユーザーに変更します。詳細については、[sudo と su の間の相違点の探索 Linux](#) のコマンド。この情報は、UNIX システム全般にも適用されます。

6. 次のいずれかの方法で、アップデートをインストールします。

- デフォルトの場所のインストール全体をアップデートします。

```
installp -agXYd . all
```

- デフォルトの場所にある選択したファイル・セットをアップデートします。

```
installp -agXYd . list of file sets
```

- -R フラグを使用して、デフォルトではない場所にある製品全体をアップデートします。

```
installp -R USIL_Directory -agXYd . all
```

- -R フラグを使用して、デフォルトではない場所にある選択したファイル・セットをアップデートします。

```
installp -R USIL_Directory -agXYd . list of file sets
```

USIL_Directory は、インストールの親ディレクトリーです。IBM MQ は、そのディレクトリーの下にインストールされます。例えば、/USIL1 が指定されている場合、IBM MQ 製品ファイルは /USIL1/usr/mqm にあります。/USIL1/usr/mqm は、*MQ_INSTALLATION_PATH* として知られています。

関連タスク

[キュー・マネージャーの停止](#)

[関連資料](#)

[dspmq](#)

AIX の以前の保守レベルに戻す

System Management Interface Tool (SMIT) を使用して以前の保守レベルに戻すことができます。

始める前に

複数の IBM MQ インストール済み環境を使用するサーバー上で実行している場合は、インストール済み環境を指定する必要があります。入力するコマンドが正しいインストール済み環境に対して実行されることを確認します。[setmqenv](#) を参照してください。

このタスクについて

APPLIED 状態にある IBM MQ for AIX の任意のコンポーネントに対して、保守レベルの更新をバックアウトし、システムを前の保守レベルまたはインストール・レベルに復元することができます。

IBM MQ for AIX は、相互に排他的な次のディレクトリー・ツリーを使用します。その用途も記します。

- 実行可能ライブラリーおよび共有ライブラリーは、/usr/mqm にあります。
- キュー・マネージャーおよびその他の設定ファイルのデータは、var/mqm にあります。

ディレクトリー・ツリーは相互に排他的です。つまり、保守の適用または解除を行うときに、`usr/mqm` 内のファイルのみが影響を受けます。

このトピックで詳述されている手順では、インストールされているすべての保守レベル・アップデートを除去します。システムから単一の保守レベル・アップデートを削除する方法については、[320 ページの『AIXでの単一の保守レベル・アップデートのアンインストール』](#)を参照してください。

キュー・マネージャーと同じサーバー上にインストールされていない IBM MQ MQI client から保守を適用/削除できます。キュー・マネージャーを停止させる必要も、管理者としてログオンする必要もありません。キュー・マネージャーを停止する必要がないため、以下の保守手順でステップ 1 から 3 までは実行しないでください。

以下のコマンドを使用して、IBM MQ for AIX ファイル・セットの現在の状態を表示します。

```
lslpp [ -R usil ] -l "mqm*"
```

ユーザー・ルートとして保守アップデートをバックアウトするには、以下のコマンドを発行します。

```
installp [ -R usil ] -r "mqm*"
```

それ以外の場合:

手順

1. `group mqm` にユーザーとしてログインします。
2. IBM MQ インストール済み環境を使用するすべてのアプリケーションを停止します。

Managed File Transfer (MFT) コンポーネントを使用する場合は、すべての MFT エージェントで実行されていたすべてのファイル転送が完了したことを確認してください。エージェントに関連した転送を未完了のまま残さないでください。また、`SYSTEM.FTE.STATE` キューにメッセージを入れておかないでください。

3. IBM MQ インストール済み環境に関連したすべてのキュー・マネージャーのアクティビティを終了します。
 - a) `dspmq` コマンドを実行して、システムのすべてのキュー・マネージャーの状態のリストを表示します。

更新するインストール済み環境から以下のコマンドのいずれかを実行します。

```
dspmq -o installation -o status  
dspmq -a
```


dspmq -o installation -o status は、IBM MQ のすべてのインストール済み環境に関連付けられたキュー・マネージャーのインストール済み環境名と状況を表示します。

dspmq -a は、このコマンドを実行するインストール済み環境に関連付けられているアクティブなキュー・マネージャーの状況を表示します。

- b) 以下の例に示すように、MQSC コマンド **DISPLAY LSSTATUS** を使用して、キュー・マネージャーと関連付けられているリスナーの状況のリストを表示します。

```
echo "DISPLAY LSSTATUS(*) STATUS" | runmqsc QmgrName
```

- c) **endmqm** コマンドを実行して、このインストール済み環境と関連付けられた稼働中の各キュー・マネージャーを停止します。



endmqm コマンドは、アプリケーションに対して接続先のキュー・マネージャーが停止することを通知します。[キュー・マネージャーの停止](#)を参照してください。

保守が続行するために、アプリケーションは **endmqm** コマンドに応答して、キュー・マネージャーから切断し、ロードした IBM MQ ライブラリーを解放しなければなりません。そうしない場合、アプリケーションを停止するなど、強制的にアプリケーションに IBM MQ リソースを解放させる別の方法を検討する必要があります。

さらに、インストール済み環境の一部であるクライアント・ライブラリーを使用しているアプリケーションも停止する必要があります。クライアント・アプリケーションは、異なる IBM MQ インストール済み環境を使用している、異なるキュー・マネージャーに接続している可能性があります。現在のインストール済み環境にあるキュー・マネージャーがシャットダウンすることについて、そのアプリケーションは通知を受けません。

インストール済み環境からの IBM MQ 共有ライブラリーをアプリケーションがロードし続けていると、IBM MQ 保守を適用できません。アプリケーションはキュー・マネージャーから切断されても、または強制的に切断されても、IBM MQ 共有ライブラリーをロードしたままの場合があります。

注：342 ページの『Linux での複数インスタンスのキュー・マネージャーへの保守レベル・アップデートの適用』では、複数インスタンス・キュー・マネージャーに保守を適用する方法が説明されています。マルチインスタンス・キュー・マネージャーの場合、あるサーバーに保守を適用している間も、別のサーバーで引き続き実行させることが可能です。

- d) 以下のコマンドを使用して、キュー・マネージャーに関連付けられたリスナーを停止します。

```
endmqslsr -m QMgrName
```

4. root として、または以下のコマンドを実行するための十分な権限を使用してログインします。

これを行うには、コマンドの前に **sudo** を追加するか、以下を変更します。 **su** コマンドを使用してシェルで root ユーザーに変更します。詳細については、[sudo と su の間の相違点の探索 Linux でのコマンド](#)。この情報は、UNIX システム全般にも適用されます。

5. 適切な **smit** パネルを次の順序で開きます。

```
Software Installation and Maintenance
Software Maintenance and Utilities
Reject Applied Software Updates (Use Previous Version)
```

または、ファスト・パス・コマンド **smit[ty] install_update** を使用します。

6. 「**SOFTWARE**」名フィールドを完成させます。

mqm* と入力して、インストールに対して適用可能なファイル・セットの更新すべてを復元します。

注：IBM MQ for AIX について特定のファイル・セットの更新のみを復元するというオプションが表示されても、そのオプションは選択しないでください。このオプションを使用すると、保守レベルの更新に適用できるすべてのファイル・セット更新が復元されます。

7. 現行の保守レベルを拒否し、以前の保守レベルまたはインストール・レベルを復元するには、**Enter** をクリックしてください。

- その他のすべてフィールドについて、表示されているデフォルト値を受け入れます。
- 確認メッセージを終了します。

拒否プロセスが開始します。コマンドの実行中に進行メッセージが表示され、最後に「**インストールの要約**」テーブルが表示されます。

- IBM MQ for AIX のどのコンポーネントが拒否されたかを表で確認してください。

関連タスク

[キュー・マネージャーの停止](#)

325 ページの『[AIXでの複数インスタンスのキュー・マネージャーへの保守レベル・アップデートの適用](#)』
AIXでは、複数インスタンス・キュー・マネージャーを使用して、保守更新の適用によって生じる停止を減らすことができます。

関連資料

[dspmq](#)

[DISPLAY LSSTATUS](#)

[endmqm](#) (キュー・マネージャーの終了)

[endmqlsr](#) (リスナーの終了)

AIX AIXでの単一の保守レベル・アップデートのアンインストール

installp コマンドを使用して、単一の保守レベル・アップデートを削除できます。

このタスクについて

例えば、IBM MQ for AIX 9.1.0.0 ベース、IBM MQ for AIX 9.1.0.7 フィックスパック、IBM MQ for AIX 9.1.0.8 フィックスパックがインストールされているとします。

9.1.0.8 フィックスパックを削除し、9.1.0.7 フィックスパックは残すことにします。

installp コマンドについて AIX マニュアルで、特に **-r** (リジェクト) パラメーターに関する情報を調べます。

AIX 資料には、**installp -r** パラメーターの多数のオプションがリストされています。関係するオプションの1つは **-f ListFile** オプションです。

-f ListFile オプションの説明には、「**installp -l** コマンドの出力は、このフラグへの入力条件に合致していません」という文が含まれています。

installp -l コマンドを使用して、テキスト・ファイルを取得する必要があります。AIX 資料には、**installp -l** パラメーターの以下の呼び出しが示されています。

```
installp { -l | -L } [ -eLogFile ] [ -d Device ] [ -B ] [ -I ] [ -q ] [-E ]  
[ -zBlockSize ] [ -O { [ s ] [ u ] } ]
```

注：これらの原則は、**-R usil-directory** オプションを使用したユーザー指定のインストール場所 (USIL)、および他の IBM MQ フィックスパックに適用されます。

USIL の詳細については、[Life cycle for a USIL in AIX for non-default installations of MQ](#) を参照してください。

最新の 9.1.0.8 フィックスパックを削除し、ベース IBM MQ for AIX 9.1.0.0 と 9.1.0.7 フィックスパックはそのままの場所に残すには、次の手順を実行します。

手順

1. # `lsllpp -la "mqm*"` というコマンドを実行します。

次の出力が表示されます。

```
+-----+  
INSTALL ROOT PATH = /  
+-----+  
Fileset Level State Description  
+-----+  
Path: /usr/lib/objrepos  
mqm.amqp.rte      9.1.0.0 COMMITTED IBM MQ AMQP Service  
                  9.1.0.7 APPLIED IBM MQ AMQP Service  
                  9.1.0.8 APPLIED IBM MQ AMQP Service  
mqm.ams.rte      9.1.0.0 COMMITTED IBM MQ Advanced - Advanced Message Security  
                  9.1.0.7 APPLIED IBM MQ Advanced - Advanced Message Security  
                  9.1.0.8 APPLIED IBM MQ Advanced - Advanced Message Security  
mqm.base.runtime 9.1.0.0 COMMITTED IBM MQ Runtime for Client and Server
```


2. フィックスパック・コードが含まれ、ダウンロード済みの IBM MQ for AIX tar.Z ファイルがマシンに格納され、アンパックされた元のディレクトリー (例: `cd /downloads/mq9108`) に移動します。

9.1.0-IBM-MQ-AixPPC64-FP0008.tar.Z を展開すると、次のように表示されます。

```
+++ROOT+++ aglet: /downloads/mq9108
# ls
.toc mqm.msg.Zh_CN.9.1.0.8.U202341
9.1.0-IBM-MQ-AixPPC64-FP0008.tar mqm.msg.Zh_TW.9.1.0.8.U202343
mq9108.installpl.txt mqm.msg.cs_CZ.9.1.0.8.U202327
mqm.amqp.rte.9.1.0.8.U202313 mqm.msg.de_DE.9.1.0.8.U202328
mqm.ams.rte.9.1.0.8.U202312 mqm.msg.en_US.9.1.0.8.U202329
mqm.base.runtime.9.1.0.8.U202314 mqm.msg.es_ES.9.1.0.8.U202330
mqm.base.samples.9.1.0.8.U202315 mqm.msg.fr_FR.9.1.0.8.U202331
mqm.base.sdk.9.1.0.8.U202316 mqm.msg.hu_HU.9.1.0.8.U202332
mqm.client.rte.9.1.0.8.U202317 mqm.msg.it_IT.9.1.0.8.U202333
mqm.ft.agent.9.1.0.8.U202318 mqm.msg.ja_JP.9.1.0.8.U202334
mqm.ft.base.9.1.0.8.U202319 mqm.msg.ko_KR.9.1.0.8.U202336
mqm.ft.logger.9.1.0.8.U202320 mqm.msg.pl_PL.9.1.0.8.U202337
mqm.ft.service.9.1.0.8.U202321 mqm.msg.pt_BR.9.1.0.8.U202338
mqm.ft.tools.9.1.0.8.U202322 mqm.msg.ru_RU.9.1.0.8.U202339
mqm.gskit.rte.9.1.0.8.U202323 mqm.msg.zh_CN.9.1.0.8.U202340
mqm.java.rte.9.1.0.8.U202324 mqm.msg.zh_TW.9.1.0.8.U202342
mqm.jre.rte.9.1.0.8.U202325 mqm.server.rte.9.1.0.8.U202344
mqm.man.en_US.data.9.1.0.8.U202326 mqm.web.rte.9.1.0.8.U202346
mqm.msg.Ja_JP.9.1.0.8.U202335 mqm.xr.service.9.1.0.8.U202345
```

3. 次のコマンドを発行して、後の手順で使用するテキスト・ファイル `mq9108.installpl.txt` を取得します。 `# installp -l -d /downloads/mq9108 > mq9108.installpl.txt`

出力テキスト・ファイルは、次のようになります。

注: ここには、最初の数行のみが表示されています。

```
Fileset Name Level I/U Q Content
=====
mqm.amqp.rte 9.1.0.8 S N usr (R)
# IBM MQ AMQP Service
mqm.ams.rte 9.1.0.8 S N usr (R)
# IBM MQ Advanced - Advanced Message Security
mqm.base.runtime 9.1.0.8 S N usr,root (R)
# IBM MQ Runtime for Client and Server
mqm.base.samples 9.1.0.8 S N usr (R)
# IBM MQ Samples
```

4. ステップ [321](#) ページの『3』の出力ファイルを次のコマンドの入力として使用します。 `# installp -r -f mq9108.installpl.txt`

```
Verifying selections...
done
Verifying requisites...done
Results...
SUCSESSES
-----
Filesets listed in this section passed pre-reject verification
and will be rejected.
Selected Filesets
-----Page 5 of 5
mqm.amqp.rte 9.1.0.8 # IBM MQ AMQP Service
mqm.ams.rte 9.1.0.8 # IBM MQ Advanced - Advanced M...
mqm.base.runtime 9.1.0.8 # IBM MQ Runtime for Client an...
...
+-----+
Installation Summary
-----
Name          Level  Part      Event Result
-----
mqm.amqp.rte  9.1.0.8  USR REJECT SUCCESS
mqm.ams.rte   9.1.0.8  USR REJECT SUCCESS
mqm.base.runtime 9.1.0.8  ROOT REJECT SUCCESS
```



重要: 次の事項に注意してください。

- 「選択を検証しています...」の後には、約 30 行から 40 行の空白行があります。しばらく時間がかかりましたコマンドが意味ある出力を生成するまで待つ必要があります。
- 前記のテキストの出力に示されているのは、末尾の最終要約の数行のみで、結果列に SUCCESS と示されています。

5. # `lsllpp -la "mqm*"` コマンドを再度実行します。9.1.0.8 に関する出力が含まれなくなったことが分かります。

次の出力が表示されます。

```

+-----+
INSTALL ROOT PATH = /
+-----+
Fileset Level State Description
+-----+
Path: /usr/lib/objrepos
mqm.amqp.rte      9.1.0.0 COMMITTED IBM MQ AMQP Service
                  9.1.0.7 APPLIED IBM MQ AMQP Service
mqm.ams.rte      9.1.0.0 COMMITTED IBM MQ Advanced - Advanced Message Security
                  9.1.0.7 APPLIED IBM MQ Advanced - Advanced Message Security
mqm.base.runtime 9.1.0.0 COMMITTED IBM MQ Runtime for Client and Server
                  9.1.0.7 APPLIED IBM MQ Runtime for Client and Server

```

関連タスク

317 ページの『[AIX の以前の保守レベルに戻す](#)』

System Management Interface Tool (SMIT) を使用して以前の保守レベルに戻すことができます。

AIX

AIX での保守レベル・アップデートのステージング

AIX では、同じサーバー上の IBM MQ の複数のインストール済み環境を使用して、保守レベル・アップデートのリリースを制御できます。

始める前に

この作業のステップは、Inst_1 と Inst_2 という名前の IBM MQ の 2 つのコピーと、1 つのサーバー上で実行される複数のアプリケーションと 2 つのキュー・マネージャー (QM1 と QM2) があると仮定したシナリオ例に基づいています。このシナリオの構成をセットアップするには、以下のステップを実行します。

- IBM MQ のコピーを 2 つインストールします。この例では、Inst_1 および Inst_2 という名前が付けられています。
- `setmqinst` を実行して Inst_1 をプライマリーにします。
- `setmqm` を実行して、サーバー上のすべてのキュー・マネージャーを Inst_1 に関連付けます。
- サーバー上のすべてのキュー・マネージャーを始動します。

注: 1Q 2023 以降、Multiplatforms の保守には以下の 2 つのタイプがあります。

- フィックスパック。これには、前回のフィックスパック配信 (または GA) 以降に修正されたすべての問題のロールアップが含まれます。フィックスパックは、通常のサポート・ライフサイクルにおいて Long Term Support (LTS) リリース専用で作成されます。
- 累積セキュリティー更新 (CSU)。小規模な更新で、前回の保守 (GA) 以降にリリースされたセキュリティー・パッチが含まれています。CSU は、LTS リリース (拡張サポートのリリースを含む) 用、および関連するセキュリティー・パッチを提供するために必要な最新の IBM MQ Continuous Delivery (CD) リリース用に作成されています。

1Q 2023 以降の保守リリースの場合、VRMF の 4 桁目はフィックスパック番号または CSU 番号のいずれかを表します。両方のタイプの保守は相互に累積され (つまり、古い CSU およびフィックスパックに含まれているすべてのものが含まれています)、両方とも保守を適用するために同じメカニズムを使用してインストールされます。どちらのタイプの保守でも、VRMF の F 桁が以前のどの保守よりも高い番号に更新されます。フィックスパックは 5 で割り切れる「F」値を使用し、CSU は 5 で割り切れない「F」値を使用します。

1Q 2023 より前の保守リリースの場合、VRMF の 4 桁目は常にフィックスパック・レベルを表します。例えば、IBM MQ 9.3.0 LTS リリースの最初のフィックスパックには、9.3.0.1 という番号が付けられています。

詳しくは、[IBM MQ の保守デリバリー・モデルの変更点を参照してください](#)。

このタスクについて

IBM MQ の複数のコピーをサーバーにインストールして、IBM MQ 保守レベル・アップデートのリリースをステージングすることができます。例えば、タスク・ステップで説明したシナリオのように、2 つのインストール済み環境を使用して保守レベルの更新をロールアウトすることにより、サーバー上で 2 つの保守レベルを維持します。これは、前の保守レベルを次のレベルに置き換える前に、すべてのキュー・マネージャーとアプリケーションを実動保守レベルにすることを目的としています。

アプリケーションが使用するインストール済み環境は、アプリケーションの接続先のキュー・マネージャーによって駆動されます。**setmqm** コマンドは、キュー・マネージャーをインストール済み環境に関連付けます。そのインストール済み環境と同じかそれよりも高いコマンド・レベルであれば、キュー・マネージャーを別のインストール済み環境に関連付けることができます。このシナリオでは、すべてのインストール済み環境が同じコマンド・レベルです。フィックスパック または累積セキュリティ更新 (CSU) を実行しているいずれかのインストール済み環境にキュー・マネージャーを関連付けたり、関連付けたりすることができます。

このシナリオでは、アプリケーションはプライマリー・インストールにリンクします。このアプリケーションがキュー・マネージャーに接続している場合、IBM MQ は、そのキュー・マネージャーに関連付けられているインストール済み環境にリンクを切り替えます。[414 ページの『AIX, Linux, and Windows での複数インストール済み環境のキュー・マネージャーの共存』](#)を参照してください。

製品資料で説明されているリンク・オプションを使用してビルドされたアプリケーションの場合、IBM MQ アプリケーション用のリンク・ライブラリー検索パスを構成する最も簡単な方法は、インストール済み環境をプライマリーにすることです。IBM MQ のリンク・ライブラリーそれ自体にフィックスを導入することが重要である場合に限り、検索パスを検討する必要があります。IBM MQ のリンク・ライブラリー・フィックスが導入されているインストール済み環境をプライマリーにするか、(おそらく **setmqenv** コマンドを実行して) アプリケーションに対してローカル調整を行う必要があります。

別の問題としてコマンドの実行があります。コマンドは常にプライマリーのインストール済み環境か、**setmqenv** コマンドを実行して選択したインストール済み環境から実行されます。間違ったインストール済み環境からコマンドを実行した場合、そのコマンドは失敗します。例えば、QM1 が Inst_1 に関連付けられている場合、コマンド `Inst_2_Installation_path/bin/stmqm QM1` の実行は失敗します。

手順

最初の保守レベル・アップデートを Inst_2 に適用します。

1. ご使用の製品のバージョン用の最初のフィックスパック または累積セキュリティ更新 (CSU) をダウンロードします。リリース時にダウンロードします。
[10 ページの『ダウンロード可能なインストール・イメージの入手先』](#)を参照してください。
2. Inst_2 にダウンロードしたフィックスパック または累積セキュリティ更新 (CSU) を適用します。
詳細については、[315 ページの『AIX での保守レベル・アップデートの適用』](#)を参照してください。
3. Inst_2 を検査します。
4. キュー・マネージャーを Inst_2 に一度に 1 つずつ転送します。

- a) QM1 とそれに接続されているアプリケーションを停止します。

endmqm コマンドは、アプリケーションに対して接続先のキュー・マネージャーが停止することを通知します。[キュー・マネージャーの停止](#)を参照してください。

注: [325 ページの『AIX での複数インスタンスのキュー・マネージャーへの保守レベル・アップデートの適用』](#)では、複数インスタンス・キュー・マネージャーに保守を適用する方法が説明されています。マルチインスタンス・キュー・マネージャーの場合、あるサーバーに保守を適用している間も、別のサーバーで引き続き実行させることが可能です。

b) ローカル環境をインストール済み環境 Inst_2 にセットアップします。

```
. Inst_2_INSTALLATION_PATH/bin/setmqenv -s
```

c) キュー・マネージャーを Inst_2 に関連付けます。

```
setmqm -m QM1 -n Inst_2
```

d) QM1 を開始します。

```
strmqm QM1
```

e) QM2 についてサブステップ c および d を繰り返します。

5. Inst_2 をプライマリーに設定します。

```
Inst_2_INSTALLATION_PATH/bin/setmqinst -i -n Inst_2
```

2 番目の保守レベル・アップデートを Inst_1 に適用します。

6. または累積セキュリティ更新 (CSU) ご使用の製品のバージョン用の次のフィックスパックをリリース時にダウンロードします。

詳細については、[10 ページの『ダウンロード可能なインストール・イメージの入手先』](#)を参照してください。

7. Inst_1 にダウンロードしたばかりのフィックスパック または累積セキュリティ・アップデート (CSU) を適用します。

8. Inst_1 を検査します。

9. キュー・マネージャーを Inst_1 に一度に 1 つずつ転送します。

ステップ [323 ページの『4』](#) の手順に従って、手順内の Inst_2 を Inst_1 に置き換えます。

10. Inst_1 をプライマリーに設定します。

```
Inst_1_INSTALLATION_PATH/bin/setmqinst -i -n Inst_1
```

後続の保守更新の場合は、Inst_2 と Inst_1 の間で交互に行います。

11. ステップ [323 ページの『1』](#) から [324 ページの『5』](#) (Inst_2 の場合) およびステップ [324 ページの『6』](#) から [324 ページの『10』](#) (Inst_1 の場合) を繰り返します。

関連概念

[411 ページの『バージョン 7.1 でのキュー・マネージャーの共存』](#)

複数のキュー・マネージャーは、名前が別であれば、同じ IBM MQ インストール済み環境を使用している限り、どのサーバー上でも共存することができます。z/OS、AIX、Linux、and Windows では、異なる複数のキュー・マネージャーを同じサーバー上で共存させ、異なるインストール済み環境と関連付けることができます。

[414 ページの『AIX、Linux、and Windows での複数インストール済み環境のキュー・マネージャーの共存』](#)

IBM MQ for AIX、Linux、and Windows の複数のコピーを同じサーバーにインストールできます。これらの IBM MQ コピーは、同じバージョン・レベルでも異なるバージョン・レベルでもかまいません。これは、複数インストールと呼ばれます。複数インストール済み環境は、ある IBM MQ バージョンから新しいバージョンにアップグレードする場合に特に役立ちます。これにより、前のバージョンを後のバージョンと一緒に実行できるようになります。

関連タスク

[キュー・マネージャーとインストールの関連付け](#)

[プライマリー・インストールの変更](#)

関連資料

[setmqenv](#)

[setmqinst](#)

[setmqm](#)

データの適用

AIXでは、複数インスタンス・キュー・マネージャーを使用して、保守更新の適用によって生じる停止を減らすことができます。

始める前に

このタスクを開始する前に、315 ページの『AIXでの保守レベル・アップデートの適用』の「始める前に」で説明されている前提条件をお読みください。

このタスクを開始する前に、保守が個々のキュー・マネージャーに適用されるのではなく、サーバー上のIBM MQ インストール済み環境に適用されるということを把握してください。保守を適用する前に、サーバー上のすべてのキュー・マネージャーおよびIBM MQ サービスを停止する必要があります。

保守の適用中にキュー・マネージャーを稼働させ続けたい場合は、そのキュー・マネージャーを複数インスタンス・キュー・マネージャーとして構成し、スタンバイ・インスタンスを別のサーバーで稼働させる必要があります。稼働させ続けるキュー・マネージャーが既存の単一インスタンス・キュー・マネージャーである場合は、複数インスタンス・キュー・マネージャーに変換する必要があります。複数インスタンス・キュー・マネージャーを作成するための前提条件とガイダンスについては、[複数インスタンスのキュー・マネージャー](#)を参照してください。

複数インスタンスのキュー・マネージャーが実行中である場合、アクティブ・インスタンスを別のサーバーに切り替えることにより、実行中のキュー・マネージャーに対して保守アップデートを適用できます。

一般に、アクティブ・インストールとスタンバイ・インストールは、同じ保守レベルで保守されます。それぞれの更新の保守手順を参照してください。アクティブ・インスタンスとスタンバイ・インスタンスを異なる保守レベルで実行することが可能かどうか、指示を確認してください。上位の保守レベルから下位の保守レベルへのフェイルオーバーが可能であるか、または下位の保守レベルから上位の保守レベルへのフェイルオーバーのみが可能であるかを確認します。

保守アップデートを適用する際の指示によっては、複数インスタンス・キュー・マネージャーを完全に停止する必要が生じる場合があります。

稼働中のアクティブ・キュー・マネージャー・インスタンス用の1次サーバーと、スタンバイ・インスタンスを実行する2次サーバーがある場合、1次サーバーと2次サーバーのどちらを先に更新するかを選択することができます。2次サーバーを最初に更新する場合、両方のサーバーの更新が完了したら、元どおり1次サーバーに切り替える必要があります。

いくつかのサーバー上にアクティブ・インスタンスとスタンバイ・インスタンスが存在する場合は、更新対象の各サーバー上のアクティブ・インスタンスを終了することによる中断を最小限に抑えるために、サーバーの更新順序を計画する必要があります。

このタスクについて

この作業のステップと、IBM MQ サーバー・インストール済み環境に保守を適用するための保守アップデート手順を組み合わせます。

手順

1. 保守アップデート手順の指示において、稼働中のすべてのキュー・マネージャーを停止するか、またはIBM MQ を静止する場合は、代わりに以下の手順を実行してください。

315 ページの『AIXでの保守の適用と削除』を参照してください。

- a) キュー・マネージャーがスタンバイとして稼働している場合、次のようになります。

- `endmqm -x QMgrName` コマンドを使用してスタンバイを終了します。

- b) キュー・マネージャーがアクティブ・インスタンスとして稼働している場合、次のようになります。

`endmqm` コマンドを使用して、インスタンスを終了してスタンバイ・インスタンスに制御権を移動します。例えば、`endmqm -shutdown_option -s QMgrName` と入力します。ここで、`-shutdown_option` は、シャットダウンのタイプを指定するオプション・パラメーターです。詳細については、[endmqm](#) を参照してください。

稼働中のスタンバイ・インスタンスがない場合、このコマンドは失敗します。この場合、別のサーバーでスタンバイ・インスタンスを開始する必要があります。

- c) キュー・マネージャーが単一インスタンス・キュー・マネージャーとして稼働している場合、キュー・マネージャーを停止してから保守アップデートを適用する以外の方法は使用できません。

このステップを完了すると、更新するサーバー上で稼働したままのキュー・マネージャー・インスタンスはなくなります。

2. **endmqm** コマンドを発行するステップ、または IBM MQ を静止するステップに続いて保守アップデート手順を続行し、IBM MQ サーバーに保守を適用します。
3. 保守アップデートを完了したら、スタンバイ・インスタンスを許可し、IBM MQ サーバー上のすべてのキュー・マネージャーを再始動します。
以下のコマンドを使用します。

```
strmqm -x QmgrName
```

4. この手順をスタンバイ・サーバー上でも繰り返し、サーバーの保守レベルを更新します。
5. 必要に応じて、アクティブ・インスタンスを元どおり 1 次サーバーに切り替えます。

endmqm -shutdown_option -s QMgrName コマンドを使用し、**strmqm -x QmgrName** コマンドを使用してインスタンスを再始動します。

IBM i IBM i での保守の適用および削除

このセクションでは、IBM i プラットフォームに関連する保守タスクをグループごとにまとめています。

手順

- 保守レベルの更新を適用するには、[326 ページの『IBM i での保守レベル・アップデートの適用』](#)を参照してください。
- 最新バージョンの製品から旧バージョンにキュー・マネージャーをリストアするには、[329 ページの『IBM i でのキュー・マネージャーの以前のリリースへの復元』](#)を参照してください。
- 複数インスタンス・キュー・マネージャーを使用して、保守更新の適用によって生じる停止を減らす方法については、[330 ページの『IBM i での複数インスタンスのキュー・マネージャーへの保守アップデートの適用』](#)を参照してください。

関連タスク

[313 ページの『IBM MQ への保守の適用』](#)

保守とは、取り消し可能な修正の適用のことです。キュー・マネージャー・データに対する変更は、すべて前のコード・レベルと互換性があります。

IBM i IBM i での保守レベル・アップデートの適用

IBM MQ を停止し、IBM i の標準的な保守手順を使用して、最新リリースに保守レベルのアップデートを適用します。

始める前に

現在インストールされているバージョンを確認するには、次のコマンドを使用してください。

IBM MQ 製品	バージョン・コマンド
IBM MQ Server	DSPMQMVER

表 36. インストールされているバージョンを表示するための IBM MQ コマンド (続き)

IBM MQ 製品	バージョン・コマンド
IBM MQ Java	<p>IBM MQ classes for Java:</p> <pre>java com.ibm.mq.MQJavaLevel</pre> <p>注: このコマンドが機能するには、環境クラスパスをそれぞれ以下のように設定することが必要な場合があります。</p> <ul style="list-style-type: none"> • /QIBM/ProdData/mqm/java/lib/com.ibm.mq.jar <p>IBM MQ classes for Java メッセージ・サービス:</p> <pre>java com.ibm.mq.jms.MQJMSLevel</pre> <p>注: このコマンドが機能するには、環境クラスパスをそれぞれ以下のように設定することが必要な場合があります。</p> <ul style="list-style-type: none"> • /QIBM/ProdData/mqm/java/lib/com.ibm.mq.jakarta.client.jar (Jakarta Messaging 3.0) または /QIBM/ProdData/mqm/java/lib/com.ibm.mq.allclient.jar (JMS 2.0) <p>IBM MQ classes for Java に関する環境変数および IBM MQ classes for JMS に関する環境変数を参照してください。</p>
IBM MQ クライアント	<pre>DSPMQMVER</pre>

このタスクについて

IBM i の保守アップデートは、PTF (プログラム一時修正) として提供されます。PTF は、保存ファイルとして Web からダウンロードでき、通常は QGPL ライブラリーに保管されます。IBM i PTF は、[Fix Central](#) にあります。

手順

キュー・マネージャーを静止する準備をします。

1. 特別な処置が必要かどうかを確かめるため、注意深くカバー・レターを読んでください。
2. 対話式の新しい IBM i セッションにサインオンして、どの IBM MQ オブジェクトにもアクセス中でないことを確認します。
3. 以下の権限があることを確認してください。
 - *ALLOBJ 権限、または QMQM ライブラリーのためのオブジェクト管理権限。
 - ENDSBS コマンドを使用するための十分な権限。
4. すべてのユーザーに対して、IBM MQ を停止する警告を出します。
5. 次のコマンドを入力して、mqweb サーバーを停止します。

```
ENDMQWEB
```

すべてのキュー・マネージャーを静止します。

6. ENDMQM コマンドを実行します。

```
ENDMQM MQMNAME(*ALL) OPTION(*CNTRLD) ENDCCTJOB(*YES) RCDMQMIMG(*YES)
TIMEOUT( 15 )
```

ここで、15 はタイムアウト値 (秒) です。

ENDMQM コマンドが妥当な期間内 (少なくとも 10 分) で完了しない場合は、WRKMQM コマンドを使用します。このコマンドは、終了処理中のキュー・マネージャーを識別します。次に、以下のコマンドを実行して、それぞれを順番に強制停止します。

```
ENDMQM MQMNAME( QMGRNAME ) OPTION(*IMMED)
```

ここで、QMGRNAME はキュー・マネージャーの名前です。

以下のコマンドを実行して、共有メモリーの整理を完了します。

```
ENDMQM MQMNAME(*ALL) OPTION(*IMMED) ENDCCTJOB(*YES) RCDMQMIMG(*NO)  
TIMEOUT( 15 )
```

前のステップのコマンドが完了しない場合は、サブシステムを即時に終了します。

7. 以下のコマンドを実行します。

```
ENDSBS SBS(QMQM) OPTION(*IMMED)
```

前のステップのコマンドも完了しない場合は、オペレーティング・システム・コマンド **ENDJOB** を使用して、サブシステム **QMQM** 内のすべてのジョブを終了します。

注：IBM MQ を開始する前にマシンでの IPL の実行を意図しない場合、ENDJOBABN を使用しないでください。ENDJOBABN を使用して IBM MQ ジョブを終了するとセマフォが損傷を受ける可能性があり、今度はキュー・マネージャーが開始しない場合があります。

8. QMGR を手動でシャットダウンする必要がある場合は、以下の順序でジョブを終了 (ENDJOB) してください。AMQA* または AMQZ* ジョブがタイディアップするまで、数分待ってください。

- a. RUNMQLSR - TCP リスナー (マルチスレッド)
- b. AMQCLMAA - TCP リスナー (シングルスレッド)
- c. AMQRMPPA - チャネル・プロセスのプーリング・ジョブ
- d. RUNMQCHI - チャネル・イニシエーター
- e. AMQCRSTA - MCA ジョブの受け取り
- f. RUNMQCHL - MCA ジョブの送信
- g. AMQCRS6B - LU62 受信側チャネル
- h. AMQPCSEA - コマンド・サーバー
- i. RUNMQTRM - アプリケーション・トリガー・モニター
- j. RUNMQDLQ - 送達不能キュー・ハンドラー
- k. AMQFCXBA - IBM Integration Bus ワーカー・ジョブ
- l. AMQFQPUB - キュー型パブリッシュ/サブスクライブ・デーモン
- m. RUNMQBRK - IBM Integration Bus 制御ジョブ
- n. AMQZMUC0 (「0」はゼロ) - ユーティリティ・マネージャー
- o. AMQZMUF0 (「0」はゼロ) - ユーティリティ・マネージャー
- p. AMQZMUR0 (「0」はゼロ) - ユーティリティ・マネージャー
- q. AMQZMGR0 (「0」はゼロ) - プロセス・コントローラー
- r. AMQRRMFA - クラスター・リポジトリ・マネージャー
- s. AMQZDMAA - 据え置きメッセージ・マネージャー
- t. AMQZFUMA - オブジェクト権限マネージャー
- u. AMQZLSA0 (「0」はゼロ) - LQM エージェント

- v. AMQZLAA0 (「0」はゼロ) - LQM エージェント
 - w. AMQZXMA0 (「0」はゼロ) - 実行コントローラー
9. 以下のコマンドを実行します。

```
ENDMQM MQMNAME( QMGRNAME ) OPTION(*IMMED)
```

10. 以下のコマンドを実行します。

```
ENDMQM MQMNAME(*ALL) OPTION(*CNTRL) ENDCCTJOB(*YES) RCDMQMIMG(*NO)  
TIMEOUT( 05 )
```

ここで、05はタイムアウト値(秒)です。

11. 共用メモリーを手動でクリーンアップします。

以下のコマンドを実行します。

```
EDTF '/QIBM/UserData/mqm/qmgrs'
```

次に以下を行います。

- a. **&SYSTEM** のオプション5を選択し、ディレクトリー isem, esem, msem, ssem, および shmem が空であることを確認します。
- b. **QMGRNAME** のオプション5を選択し、ディレクトリー- isem, esem, msem, ssem, および shmem が空であることを確認します。
- c. QMGRNAME ディレクトリー内の **&ipcc** に対してオプション5を選択し、ディレクトリー- isem, esem, msem, ssem, および shmem が空であることを確認します。
- d. QMGRNAME ディレクトリー内の **&qmpersist** に対してオプション5を選択し、ディレクトリー- isem, esem, msem, ssem, および shmem が空であることを確認します。
- e. **&app** のオプション5を選択し、ディレクトリー isem, esem, msem, ssem, および shmem が空であることを確認します。

PTF の適用:

12. PTF をロードして適用します。

IBM i でのキュー・マネージャーの以前のリリースへの復元

IBM iでは、システムまたはキュー・マネージャーのバックアップを取ってあれば、キュー・マネージャーを最新バージョンから旧バージョンの製品に復元することができます。既にキュー・マネージャーを開始してメッセージを処理している場合や、構成を変更した場合は、キュー・マネージャーの現在の状態を元に戻す作業に関して、ここでの説明は参考にはなりません。

始める前に

1. 後のバージョンにアップグレードする前に、システムまたはキュー・マネージャーのバックアップを作成する必要があります。詳細については、『[IBM MQ キュー・マネージャー・データのバックアップと復元](#)』を参照してください。
2. キュー・マネージャー開始後に何らかのメッセージが処理されていると、そのメッセージの処理の影響を簡単には取り消すことができません。キュー・マネージャーを現在の状態のまま前のバージョンの製品に戻すことはできません。この作業では、既に発生した後続の変更を処理することはできません。例えば、チャンネル内や別のキュー・マネージャー上の伝送キュー内で未確定であったメッセージが、処理された可能性があります。キュー・マネージャーがクラスターの一部である場合は、構成メッセージおよびアプリケーション・メッセージが交換された可能性があります。

このタスクについて

前のバージョンのキュー・マネージャーに戻す場合は、キュー・マネージャーを以前のコード・レベルに戻します。キュー・マネージャーのデータは、そのキュー・マネージャーのバックアップ作成時の状態に戻ります。

重要: キュー・マネージャーが1つ以上の IBM MQ クラスターのメンバーである場合は、クラスター・キュー・マネージャーのリカバリーで説明されているステップを確認して実行する必要があります。

手順

1. キュー・マネージャーを停止させます。
2. スリップ・インストールを実行していた場合は、IBM MQ を再インストールする必要があります。
 - a) 前のインストール済み環境をアンインストールします。
 - b) 製造リフレッシュから製品を再インストールします。
 - c) フィックスパックおよびインテリム・フィックスを適用して、IBM MQ を前のレベルにリストアします。
 - d) 後のバージョンをインストールする前に取ったバックアップから、キュー・マネージャー・データを復元します。
3. 前のバージョンのキュー・マネージャーを再始動します。

関連タスク

[キュー・マネージャーのバックアップと復元](#)

IBM i IBM iでの複数インスタンスのキュー・マネージャーへの保守アップデートの適用

IBM iでは、複数インスタンス・キュー・マネージャーを使用して、保守更新の適用によって生じる停止を減らすことができます。

始める前に

このタスクを開始する前に、[350 ページの『Windowsでの保守レベル・サーバー・アップデートの適用』の『始める前に』](#)に記載している前提条件を確認してください。

このタスクを開始する前に、保守が個々のキュー・マネージャーに適用されるのではなく、サーバー上の IBM MQ インストール済み環境に適用されるということを把握してください。保守を適用する前に、サーバー上のすべてのキュー・マネージャーおよび IBM MQ サービスを停止する必要があります。

保守の適用中にキュー・マネージャーを稼働させ続けたい場合は、そのキュー・マネージャーを複数インスタンス・キュー・マネージャーとして構成し、スタンバイ・インスタンスを別のサーバーで稼働させる必要があります。稼働させ続けるキュー・マネージャーが既存の単一インスタンス・キュー・マネージャーである場合は、複数インスタンス・キュー・マネージャーに変換する必要があります。複数インスタンス・キュー・マネージャーを作成するための前提条件とガイダンスについては、[複数インスタンスのキュー・マネージャー](#)を参照してください。

複数インスタンスのキュー・マネージャーが実行中である場合、アクティブ・インスタンスを別のサーバーに切り替えることにより、実行中のキュー・マネージャーに対して保守アップデートを適用できます。

一般に、アクティブ・インストールとスタンバイ・インストールは、同じ保守レベルで保守されます。それぞれの更新の保守手順を参照してください。アクティブ・インスタンスとスタンバイ・インスタンスを異なる保守レベルで実行することが可能かどうか、指示を確認してください。上位の保守レベルから下位の保守レベルへのフェイルオーバーが可能であるか、または下位の保守レベルから上位の保守レベルへのフェイルオーバーのみが可能であるかを確認します。

保守アップデートを適用する際の指示によっては、複数インスタンス・キュー・マネージャーを完全に停止する必要が生じる場合があります。

稼働中のアクティブ・キュー・マネージャー・インスタンス用の1次サーバーと、スタンバイ・インスタンスを実行する2次サーバーがある場合、1次サーバーと2次サーバーのどちらを先に更新するかを選択

することができます。2次サーバーを最初に更新する場合、両方のサーバーの更新が完了したら、元どおり1次サーバーに切り替える必要があります。

いくつかのサーバー上にアクティブ・インスタンスとスタンバイ・インスタンスが存在する場合は、更新対象の各サーバー上のアクティブ・インスタンスを終了することによる中断を最小限に抑えるために、サーバーの更新順序を計画する必要があります。

このタスクについて

この作業のステップと、IBM MQ サーバー・インストール済み環境に保守を適用するための保守アップデート手順を組み合わせます。

手順

1. 保守アップデート手順の指示において、稼働中のすべてのキュー・マネージャーを停止するか、または IBM MQ を静止する場合は、代わりに以下の手順を実行してください。
[326 ページの『IBM iでの保守の適用および削除』](#)を参照してください。
 - a) キュー・マネージャーがスタンバイとして稼働している場合、次のようになります。
ENDMQM コマンドに **INSTANCE(*STANDBY)** オプションを追加して、スタンバイを終了します。
 - b) キュー・マネージャーがアクティブ・インスタンスとして稼働している場合、次のようになります。
ENDMQM コマンドに **ALWSWITCH(*YES)** オプションを追加して、インスタンスを終了し、スタンバイ・インスタンスに制御権を移動します。
稼働中のスタンバイ・インスタンスがない場合、このコマンドは失敗します。この場合、別のサーバーでスタンバイ・インスタンスを開始する必要があります。
 - c) キュー・マネージャーが単一インスタンス・キュー・マネージャーとして稼働している場合、キュー・マネージャーを停止してから保守アップデートを適用する以外の方法は使用できません。
このステップを完了すると、更新するサーバー上で稼働したままのキュー・マネージャー・インスタンスはなくなります。
2. **endmqm** コマンドを発行するステップ、または IBM MQ を静止するステップに続いて保守アップデート手順を続行し、IBM MQ サーバーに保守を適用します。
3. 保守アップデートを完了したら、スタンバイ・インスタンスを許可し、IBM MQ サーバー上のすべてのキュー・マネージャーを再始動します。
STRMQM コマンドに **STANDBY(*YES)** オプションを追加します。
4. この手順をスタンバイ・サーバー上でも繰り返し、サーバーの保守レベルを更新します。
5. 必要に応じて、アクティブ・インスタンスを元どおり1次サーバーに切り替えます。
ALWSWITCH(*YES) オプションを指定した **ENDMQM** コマンドを使用し、**STANDBY(*YES)** オプションを指定した **STRMQM** コマンドを使用してインスタンスを再始動します。

Linux Linux での保守の適用と削除

このセクションでは、Linux に関連する保守タスクをグループごとにまとめています。

関連タスク

[313 ページの『IBM MQ への保守の適用』](#)

保守とは、取り消し可能な修正の適用のことです。キュー・マネージャー・データに対する変更は、すべて前のコード・レベルと互換性があります。

Linux RPM を使用した Linux での保守レベル・アップデートの適用

RPM を使用して、保守レベルの更新を IBM MQ Linux に適用することができます。同じ手順が Ubuntu を含むすべての Linux プラットフォームに適用されます。

始める前に

複数の IBM MQ インストール済み環境を使用するサーバー上で実行している場合は、インストール済み環境を指定する必要があります。入力するコマンドが正しいインストール済み環境に対して実行されることを確認します。 [setmqenv](#) を参照してください。

このタスクについて

保守レベルのアップデートは RPM Package Manager (RPM) アップデート・イメージの形式で配信され、これらのアップデート・イメージは RPM インストール・ツールを使用して適用されます。

キュー・マネージャーと同じサーバー上にインストールされていない IBM MQ MQI client から保守を適用/削除できます。キュー・マネージャーを停止させる必要も、管理者としてログオンする必要もありません。キュー・マネージャーを停止する必要がないため、以下の保守手順でステップ 1 から 3 までは実行しないでください。

保守レベルのアップデートを除去して以前のレベルを復元できるように、アップデート・イメージ用の追加ディスク・スペースが必要です。更新されたファイルは、`MQ_INSTALLATION_PATH/maintenance` ディレクトリーに保持されます。このディレクトリー、またはこのディレクトリーに含まれるファイルは、削除したり移動したりしないでください。

`MQ_INSTALLATION_PATH` は、IBM MQ がインストールされている上位ディレクトリーを表します。

IBM MQ 9.2.0 Fix Pack 2 以降では、追加オプション `InstallPATH` を使用できます。保守アップデートをインストールするために使用する `crtmqfp` コマンドに `InstallPATH` を追加する場合、アップデートは `InstallPATH` で指定されたディレクトリーに直接インストールされます。

アップデートは、累積方式です。したがって、最初に以前のアップデートを適用しなくても、選択したアップデートを直接適用することができます。保守レベルのアップデートには、1 つ以上のパッケージに対応するアップデートが含まれる場合があります。インストール済み環境に適用されているパッケージに対応する、アップデートの部分を適用しなければなりません。

重要: そのレベルの製造リフレッシュ・イメージから実行されるインストールと同じレベルのフィックスパックをインストールすることは可能ですが、このプロセスは試行するべきではありません。既にシステムにインストールされているものと同じレベルのフィックスパックをインストールすると、IBM MQ のインストール済み環境に対してシステムのパッケージ管理データベースが不整合状態のままになる可能性があります。

手順

1. `group mqm` にユーザーとしてログインします。
2. IBM MQ インストール済み環境を使用するすべてのアプリケーションを停止します。

Managed File Transfer (MFT) コンポーネントを使用する場合は、すべての MFT エージェントで実行されていたすべてのファイル転送が完了したことを確認してください。エージェントに関連した転送を未完了のまま残さないでください。また、`SYSTEM.FTE.STATE` キューにメッセージを入れておかないでください。
3. IBM MQ のインストール済み環境に関連付けられている `mqweb` サーバーを停止します。

- a) 次のコマンドを入力して、`mqweb` サーバーが実行中であるかどうかを確認します。

```
dspmweb status
```

- b) 次のコマンドを入力して、`mqweb` サーバーを停止します。

```
endmqweb
```

4. IBM MQ インストール済み環境に関連したすべてのキュー・マネージャーのアクティビティーを終了します。
- a) `dspm` コマンドを実行して、システムのすべてのキュー・マネージャーの状態のリストを表示します。

更新するインストール済み環境から以下のコマンドのいずれかを実行します。

```
dspmqs -o installation -o status
dspmqs -a
```


dspmqs -o installation -o status は、IBM MQ のすべてのインストール済み環境に関連付けられたキュー・マネージャーのインストール済み環境名と状況を表示します。

dspmqs -a は、このコマンドを実行するインストール済み環境に関連付けられているアクティブなキュー・マネージャーの状況を表示します。

- b) 以下の例に示すように、MQSC コマンド **DISPLAY LSSTATUS** を使用して、キュー・マネージャーと関連付けられているリスナーの状況のリストを表示します。

```
echo "DISPLAY LSSTATUS(*) STATUS" | runmqsc QmgrName
```

- c) **endmqm** コマンドを実行して、このインストール済み環境と関連付けられた稼働中の各キュー・マネージャーを停止します。



endmqm コマンドは、アプリケーションに対して接続先のキュー・マネージャーが停止することを通知します。[キュー・マネージャーの停止](#)を参照してください。

保守が継続するために、アプリケーションは **endmqm** コマンドに応答して、キュー・マネージャーから切断し、ロードした IBM MQ ライブラリーを解放しなければなりません。そうしない場合、アプリケーションを停止するなど、強制的にアプリケーションに IBM MQ リソースを解放させる別の方法を検討する必要があります。

さらに、インストール済み環境の一部であるクライアント・ライブラリーを使用しているアプリケーションも停止する必要があります。クライアント・アプリケーションは、異なる IBM MQ インストール済み環境を使用している、異なるキュー・マネージャーに接続している可能性があります。現在のインストール済み環境にあるキュー・マネージャーがシャットダウンすることについて、そのアプリケーションは通知を受けません。

インストール済み環境からの IBM MQ 共有ライブラリーをアプリケーションがロードし続けていると、IBM MQ 保守を適用できません。アプリケーションはキュー・マネージャーから切断されても、または強制的に切断されても、IBM MQ 共有ライブラリーをロードしたままの場合があります。

注：342 ページの『Linux での複数インスタンスのキュー・マネージャーへの保守レベル・アップデートの適用』では、複数インスタンス・キュー・マネージャーに保守を適用する方法が説明されています。マルチインスタンス・キュー・マネージャーの場合、あるサーバーに保守を適用している間も、別のサーバーで引き続き実行させることが可能です。

- d) 以下のコマンドを使用して、キュー・マネージャーに関連付けられたリスナーを停止します。

```
endmqslsr -m QMgrName
```

5. **root** として、または以下のコマンドを実行するための十分な権限を使用してログインします。

これを行うには、コマンドの前に **sudo** を追加するか、以下を変更します。 **su** コマンドを使用してシェルで **root** ユーザーに変更します。詳細については、[sudo と su の間の相違点の探索 Linux でのコマンド](#)。

6. 保守パッケージを含むディレクトリーに変更します。

7. **ls** コマンドを実行して、使用可能な更新をリストします。

例えば、ランタイム、SDK、およびサーバーのパッケージに対するレベル 1 の保守アップデートがある場合には、次のようになります。

```
MQSeriesRuntime-Uxxxx-V.R.0-1.i386.rpm
MQSeriesSDK-Uxxxx-V.R.0-1.i386.rpm
MQSeriesServer-Uxxxx-V.R.0-1.i386.rpm
```

ここで、V はバージョン番号、R はリリースの番号です。

8. **rpm** コマンドを実行して、サーバーにインストール済みのパッケージを検索します。

以下のコマンドを入力します。

```
rpm -qa | grep MQSeries
```

注: Ubuntu で rpm を使用している場合は、**--force-debian** 属性を追加します。

```
rpm --force-debian -qa | grep MQSeries
```

例えば、最小の IBM MQ インストールおよび SDK コンポーネント (レベル 0) がある場合、**rpm** コマンドは、次のように返します。

```
MQSeriesRuntime-V.R.0-0
MQSeriesSDK-V.R.0-0
MQSeriesServer-V.R.0-0
```

ここで、V はバージョン番号、R はリリースの番号です。

9. オプション: (システムでの最初のインストール済み環境を除く) インストール済み環境でこのフィクスパックがアップグレードされる場合、システムにインストールする固有のパッケージ・セットを作成して使用するために **crtmqfp** コマンドを実行してください。

これがシステムへの最初の、または唯一の IBM MQ インストールである場合は、このステップを省略できます。

crtmqfp コマンドを Linux 上で実行するには、**pax** コマンドをインストールする必要があります。**pax** コマンドは、製品の一部としては提供されていません。Linux ディストリビューションのサプライヤーから入手する必要があります。

- a) コマンド `./crtmqfp suffixname` を実行します。ここで、*suffixname* は、基本レベルの IBM MQ インストールの名前変更時に使用した接尾部と同じものです。

IBM MQ 9.2.0 Fix Pack 2 以降では、**crtmqfp** コマンドで `InstallPATH` オプションを使用できます。更新は、`InstallPATH` で指定されたディレクトリーに直接インストールされます。

例えば、基本レベル IBM MQ インストールのリパッケージ中に接尾部 1 を使用した場合は、コマンド `./crtmqfp 1` を入力します。

- b) **crtmqfp** コマンドの完了時に現行ディレクトリーを指定された場所に設定します。

このディレクトリーは `/var/tmp/mq_rpms` のサブディレクトリーであり、パッケージの固有のセットが作成されます。各パッケージのファイル名には `suffix` 値が付けられます。

これで、`/var/tmp/mq_rpms/1/xxxx` という名前のサブディレクトリーが作成され、パッケージの名前が `MQSeriesRuntime-V.R.0-1.xxxx.rpm` から `MQSeriesRuntime_1-V.R.0-1.xxxx.rpm` に変更されます。ここで、V はバージョン番号、R はリリースの番号です。

10. **rpm** コマンドを実行して、システム上のパッケージ用のすべての使用可能なアップデートを適用します。

• デフォルト・ロケーション `/opt/mqm` でのインストール済み環境の更新は、次のように行います。

```
rpm -ivh MQSeriesRuntime-Uxxxx-V.R.0-1.i386.rpm
```

```
MQSeriesSDK-Uxxxx-V.R.0-1.i386.rpm
MQSeriesServer-Uxxxx-V.R.0-1.i386.rpm
```

ここで、V はバージョン番号、R はリリースの番号です。

- カスタム・ロケーションのインストール済み環境を更新する場合 **rpm prefix** オプションを指定します。

```
rpm --prefix /opt/customLocation -ivh MQSeriesRuntime-Uxxxx-V.R.0-1.i386.rpm
MQSeriesSDK-Uxxxx-V.R.0-1.i386.rpm
MQSeriesServer-Uxxxx-V.R.0-1.i386.rpm
```

ここで、V はバージョン番号、R はリリースの番号です。

現在システムにインストールされているパッケージに対応した保守アップデートの、すべてのパッケージを適用する必要があります。

11. 現在、使用可能なパッケージをリストするには、[ステップ 334 ページの『8』](#)を繰り返します。

ランタイム、SDK、およびサーバーのパッケージがレベル 1 になっていることがわかります。

```
MQSeriesRuntime-V.R.0-0
MQSeriesSDK-V.R.0-0
MQSeriesServer-V.R.0-0
MQSeriesRuntime-Uxxxx-V.R.0-1
MQSeriesSDK-Uxxxx-V.R.0-1
MQSeriesServer-Uxxxx-V.R.0-1
```

ここで、V はバージョン番号、R はリリースの番号です。

注:

IBM MQ フィックスパックのインストール後に `rpm-verify` コマンドまたは `rpm -V` コマンドを実行すると、正しい結果が返されません。その場合、`MQ_INSTALLATION_PATH/maintenance` の欠落ファイルに関する誤った結果が生じます。

このエラー・メッセージは、IBM MQ フィックスパック・インストール・コードの既知の制約であるため、無視することができます。このエラーの詳細については、[IBM MQ Fix Pack installation errors - Linux reports errors](#) を参照してください。

次のタスク

RPM を使用してソフトウェア・パッケージをインストールする方法の詳細については、ご使用の Linux の資料を参照してください。

関連タスク

[キュー・マネージャーの停止](#)

325 ページの『[AIX での複数インスタンスのキュー・マネージャーへの保守レベル・アップデートの適用](#)』AIX では、複数インスタンス・キュー・マネージャーを使用して、保守更新の適用によって生じる停止を減らすことができます。

関連資料

[dspmq](#)

[DISPLAY LSSTATUS](#)

[endmqm \(キュー・マネージャーの終了\)](#)

[endmqlsr \(リスナーの終了\)](#)

Linux Debian パッケージによる Linux Ubuntu における保守レベル更新の適用

Debian パッケージを使用して Linux 上の IBM MQ に保守レベル・アップデートを適用するには、以下の手順に従います。

始める前に

重要: IBM MQ の変更プロセスを開始する前に、IBM MQ のキュー・マネージャーやその他のオブジェクト、さらにアプリケーションをすべて停止する必要があります。

手順

1. 変更するインストール済み環境に関連付けられたすべての IBM MQ アプリケーションを停止します (まだ停止していない場合)。
2. `root` としてログインします。
3. 保守レベル・アップデートのファイルが配置されているローカル・ディレクトリーに移動します。
4. 以下のコマンドを使用して、ファイルを解凍します。

```
tar -zxvf maintName.tar.gz
```

ここで、`maintName` は、インストールするファイルの名前です。

5. **apt** 管理ツールを使用して、必要な IBM MQ パッケージを従属パッケージと共にインストールします。
 - a) 以下の **cd** コマンドを使用して、`/etc/apt/sources.list.d` ディレクトリーに移動します。

```
cd /etc/apt/sources.list.d
```

- b) 以下の **vi** コマンドを使用して、`IBM_MQ.list` ファイルを更新します。

```
vi IBM_MQ.list
```

このファイルには、保守レベル・アップデート用の IBM MQ パッケージが含まれているディレクトリーの場所の `deb` 項目が含まれている必要があります。

- c) ファイルの末尾に以下の行を追加します。

```
deb [trusted=yes] file:maintFileLocation ./
```

ここで、`maintFileLocation` は、アンパックされたファイルが置かれているディレクトリーです。

6. **apt** コマンドを使用して、更新をインストールします。例えば、IBM MQ 9.3.0 Fix Pack 1 をインストールするには、以下のコマンドを使用します。

```
apt-get install "ibmmq-*-u9301*"
```

その他の保守レベルの場合は、9301 VRMF を適切な VRMF 番号に変更してください。

7. 次のコマンドを発行して、Debian データベースにインストールされた IBM MQ のファイル・セットを表示します。

```
apt-get list 'ibmmq-*
```

8. 以下の **dspmqr** コマンドを使用して、予想したバージョンであることを確認します。

```
dspmqr
```

タスクの結果

システムに保守レベル・アップデートがインストールされました。

次のタスク

1. ユーザー `mqm` としてログインし、**strmqm** コマンドを使用してキュー・マネージャーを開始します。
2. コマンド **DISPLAY QMGR VERSION** を発行して、キュー・マネージャーが正しいレベルであることを確認します。
3. **endmqm** コマンドを使用して、キュー・マネージャーを停止します。

Linux **Linux の以前の保守レベルに戻す**

RPM を使用して、更新を削除し、以前の保守レベルの IBM MQ に戻すことができます。同じ手順が Ubuntu を含むすべての Linux プラットフォームに適用されます。

始める前に

複数の IBM MQ インストール済み環境を使用するサーバー上で実行している場合は、インストール済み環境を指定する必要があります。入力するコマンドが正しいインストール済み環境に対して実行されることを確認します。[setmqenv](#) を参照してください。

このタスクについて

保守を適用する際に、必要に応じてアップデート版を除去できるように、置き換えられたファイルのオリジナル版が保存されます。以前の保守レベルを復元するには、次の手順に従って、保守パッケージによってアップデートされた、すべてのパッケージに対して RPM Package Manager (RPM) アンインストール・コマンドを実行します。

手順

1. `group mqm` にユーザーとしてログインします。
2. IBM MQ インストール済み環境を使用するすべてのアプリケーションを停止します。

Managed File Transfer (MFT) コンポーネントを使用する場合は、すべての MFT エージェントで実行されていたすべてのファイル転送が完了したことを確認してください。エージェントに関連した転送を未完了のまま残さないでください。また、`SYSTEM.FTE.STATE` キューにメッセージを入れておかないでください。

3. IBM MQ インストール済み環境に関連したすべてのキュー・マネージャーのアクティビティを終了します。
 - a) `dspmqr` コマンドを実行して、システムのすべてのキュー・マネージャーの状態のリストを表示します。

更新するインストール済み環境から以下のコマンドのいずれかを実行します。

```
dspmqr -o installation -o status  
dspmqr -a
```

`dspmqr -o installation -o status` は、IBM MQ のすべてのインストール済み環境に関連付けられたキュー・マネージャーのインストール済み環境名と状況を表示します。

`dspmqr -a` は、このコマンドを実行するインストール済み環境に関連付けられているアクティブなキュー・マネージャーの状況を表示します。

- b) 以下の例に示すように、MQSC コマンド `DISPLAY LSSTATUS` を使用して、キュー・マネージャーと関連付けられているリスナーの状況のリストを表示します。

```
echo "DISPLAY LSSTATUS(*) STATUS" | runmqsc QmgrName
```

- c) `endmqm` コマンドを実行して、このインストール済み環境と関連付けられた稼働中の各キュー・マネージャーを停止します。

➔ `endmqm` $\left\{ \begin{array}{l} -c \\ -w \\ -i \\ -p \end{array} \right\}$ `QmgrName` ➔

`endmqm` コマンドは、アプリケーションに対して接続先のキュー・マネージャーが停止することを通知します。[キュー・マネージャーの停止](#) を参照してください。

保守が続行するために、アプリケーションは **endmqm** コマンドに応答して、キュー・マネージャーから切断し、ロードした IBM MQ ライブラリーを解放しなければなりません。そうしない場合、アプリケーションを停止するなど、強制的にアプリケーションに IBM MQ リソースを解放させる別の方法を検討する必要があります。

さらに、インストール済み環境の一部であるクライアント・ライブラリーを使用しているアプリケーションも停止する必要があります。クライアント・アプリケーションは、異なる IBM MQ インストール済み環境を使用している、異なるキュー・マネージャーに接続している可能性があります。現在のインストール済み環境にあるキュー・マネージャーがシャットダウンすることについて、そのアプリケーションは通知を受けません。

インストール済み環境からの IBM MQ 共有ライブラリーをアプリケーションがロードし続けていると、IBM MQ 保守を適用できません。アプリケーションはキュー・マネージャーから切断されても、または強制的に切断されても、IBM MQ 共有ライブラリーをロードしたままの場合があります。

注: 342 ページの『Linux での複数インスタンスのキュー・マネージャーへの保守レベル・アップデートの適用』では、複数インスタンス・キュー・マネージャーに保守を適用する方法が説明されています。マルチインスタンス・キュー・マネージャーの場合、あるサーバーに保守を適用している間も、別のサーバーで引き続き実行させることが可能です。

- d) 以下のコマンドを使用して、キュー・マネージャーに関連付けられたリスナーを停止します。

```
endmqlsr -m QMgrName
```

4. root として、または以下のコマンドを実行するための十分な権限を使用してログインします。

これを行うには、コマンドの前に **sudo** を追加するか、以下を変更します。 **su** コマンドを使用してシェルで root ユーザーに変更します。詳細については、[sudo と su の間の相違点の探索 Linux でのコマンド](#)。

5. **rpm** コマンドを実行して、サーバーにインストール済みのパッケージを検索します。

以下のコマンドを入力します。

```
rpm -qa | grep MQSeries
```

注: Ubuntu を使用している場合は、**--force-debian** 属性を追加します。

```
rpm --force-debian -qa | grep MQSeries
```

331 ページの『RPM を使用した Linux での保守レベル・アップデートの適用』で説明した例を使用すると、次の内容が戻されます。

```
MQSeriesRuntime-V.R.0-0
MQSeriesSDK-V.R.0-0
MQSeriesServer-V.R.0-0
MQSeriesRuntime-Uxxxx-V.R.0-1
MQSeriesSDK-Uxxxx-V.R.0-1
MQSeriesServer-Uxxxx-V.R.0-1
```

ここで、V はバージョン番号、R はリリースの番号です。

注: RDQM 機能を使用している場合、前のレベルに戻すには別のプロセスを使用する必要があることがあります。

詳しくは、273 ページの『RDQM (複製データ・キュー・マネージャー) のインストール』を参照してください。

6. **rpm** コマンドを実行して、レベル 1 で適用したすべてのアップデートを除去します。

次のコマンドを入力します。

```
rpm -ev MQSeriesRuntime-Uxxxx-V.R.0-1 MQSeriesSDK-Uxxxx-V.R.0-1
MQSeriesServer-Uxxxx-V.R.0-1
```

ここで、V はバージョン番号、R はリリースの番号です。

7. ステップ 5 を繰り返して、PTF パッケージが削除されて元のインストール・パッケージのみが残っていることを確認します。

```
MQSeriesRuntime-V.R.0-0
MQSeriesSDK-V.R.0-0
MQSeriesServer-V.R.0-0
```

ここで、V はバージョン番号、R はリリースの番号です。

次のタスク

RPM を使用してソフトウェア・パッケージをインストールする方法の詳細については、ご使用の Linux の資料を参照してください。

関連タスク

[キュー・マネージャーの停止](#)

325 ページの『[AIX での複数インスタンスのキュー・マネージャーへの保守レベル・アップデートの適用](#)』AIX では、複数インスタンス・キュー・マネージャーを使用して、保守更新の適用によって生じる停止を減らすことができます。

関連資料

[dspmq](#)

[DISPLAY LSSTATUS](#)

[endmqm \(キュー・マネージャーの終了\)](#)

[endmqlsr \(リスナーの終了\)](#)

Linux **Linux** での保守レベル・アップデートのステージング

Linux では、同じサーバー上の IBM MQ の複数のインストール済み環境を使用して、保守レベル・アップデートのリリースを制御できます。

始める前に

この作業のステップは、Inst_1 と Inst_2 という名前の IBM MQ の 2 つのコピーと、1 つのサーバー上で実行される複数のアプリケーションと 2 つのキュー・マネージャー (QM1 と QM2) があると仮定したシナリオ例に基づいています。このシナリオの構成をセットアップするには、以下のステップを実行します。

1. IBM MQ のコピーを 2 つインストールします。この例では、Inst_1 および Inst_2 という名前が付けられています。
2. **setmqinst** を実行して Inst_1 をプライマリーにします。
3. **setmqm** を実行して、サーバー上のすべてのキュー・マネージャーを Inst_1 に関連付けます。
4. サーバー上のすべてのキュー・マネージャーを始動します。
5. IBM MQ Explorer の Inst_1 に関連付けられたキュー・マネージャーとのすべての直接接続を表示して接続します。
6. IBM MQ Explorer の各インスタンスで、すべてのキュー・マネージャーとのリモート接続をセットアップします。

注: 1Q 2023 以降、Multiplatforms の保守には以下の 2 つのタイプがあります。

- フィックスバック。これには、前回のフィックスバック配信 (または GA) 以降に修正されたすべての問題のロールアップが含まれます。フィックスバックは、通常のサポート・ライフサイクルにおいて Long Term Support (LTS) リリース専用で作成されます。

- 累積セキュリティ更新 (CSU)。小規模な更新で、前回の保守 (GA) 以降にリリースされたセキュリティ・パッチが含まれています。CSU は、LTS リリース (拡張サポートのリリースを含む) 用、および関連するセキュリティ・パッチを提供するために必要な最新の IBM MQ Continuous Delivery (CD) リリース用に作成されています。

1Q 2023 以降の保守リリースの場合、VRMF の 4 桁目はフィックスパック番号または CSU 番号のいずれかを表します。両方のタイプの保守は相互に累積され (つまり、古い CSU およびフィックスパックに含まれているすべてのものが含まれています)、両方とも保守を適用するために同じメカニズムを使用してインストールされます。どちらのタイプの保守でも、VRMF の F 桁が以前のどの保守よりも高い番号に更新されます。フィックスパックは 5 で割り切れる「F」値を使用し、CSU は 5 で割り切れない「F」値を使用します。

1Q 2023 より前の保守リリースの場合、VRMF の 4 桁目は常にフィックスパック・レベルを表します。例えば、IBM MQ 9.3.0 LTS リリースの最初のフィックスパックには、9.3.0.1 という番号が付けられています。

詳しくは、[IBM MQ の保守デリバリー・モデルの変更点を参照してください](#)。

このタスクについて

IBM MQ の複数のコピーをサーバーにインストールして、IBM MQ 保守レベル・アップデートのリリースをステージングすることができます。例えば、タスク・ステップで説明したシナリオのように、2 つのインストール済み環境を使用して保守レベルの更新をロールアウトすることにより、サーバー上で 2 つの保守レベルを維持します。これは、前の保守レベルを次のレベルに置き換える前に、すべてのキュー・マネージャーとアプリケーションを実動保守レベルにすることを目的としています。

アプリケーションが使用するインストール済み環境は、アプリケーションの接続先のキュー・マネージャーによって駆動されます。`setmqm` コマンドは、キュー・マネージャーをインストール済み環境に関連付けます。そのインストール済み環境と同じかそれよりも高いコマンド・レベルであれば、キュー・マネージャーを別のインストール済み環境に関連付けることができます。このシナリオでは、すべてのインストール済み環境が同じコマンド・レベルです。フィックスパック または累積セキュリティ更新 (CSU) を実行しているいずれかのインストール済み環境にキュー・マネージャーを関連付けたり、関連付けたりすることができます。

このシナリオでは、アプリケーションはプライマリー・インストールにリンクします。このアプリケーションがキュー・マネージャーに接続している場合、IBM MQ は、そのキュー・マネージャーに関連付けられているインストール済み環境にリンクを切り替えます。414 ページの『[AIX, Linux, and Windows での複数インストール済み環境のキュー・マネージャーの共存](#)』を参照してください。

製品資料で説明されているリンク・オプションを使用してビルドされたアプリケーションの場合、IBM MQ アプリケーション用のリンク・ライブラリー検索パスを構成する最も簡単な方法は、インストール済み環境をプライマリーにすることです。IBM MQ のリンク・ライブラリーそれ自体にフィックスを導入することが重要である場合に限り、検索パスを検討する必要があります。IBM MQ のリンク・ライブラリー・フィックスが導入されているインストール済み環境をプライマリーにするか、(おそらく `setmqenv` コマンドを実行して) アプリケーションに対してローカル調整を行う必要があります。

別の問題としてコマンドの実行があります。コマンドは常にプライマリーのインストール済み環境か、`setmqenv` コマンドを実行して選択したインストール済み環境から実行されます。間違ったインストール済み環境からコマンドを実行した場合、そのコマンドは失敗します。例えば、QM1 が `Inst_1` に関連付けられている場合、コマンドを実行すると、`Inst_2_Installation_path/bin/strmqm QM1` は失敗します。

Linux IBM MQ Explorer を使用していて、インストール済み環境が 2 つある場合は、IBM MQ Explorer のインスタンスも 2 つあります。すなわち、1 つは一方のインストール済み環境にリンクされ、1 つはもう一方にリンクされます。各 IBM MQ Explorer には、IBM MQ Explorer のインスタンスと同じインストール済み環境に関連付けられているローカル接続されたキュー・マネージャーを表示します。サーバー上のすべてのキュー・マネージャーをモニターするには、他のインストール済み環境に関連付けられているキュー・マネージャーとのリモート接続をセットアップします。

手順

最初の保守レベル・アップデートを Inst_2 に適用します。

1. 最初のフィックスパック または累積セキュリティ更新 (CSU) など をダウンロードします。
詳細については、[10 ページの『ダウンロード可能なインストール・イメージの入手先』](#)を参照してください。
2. Inst_2 にダウンロードしたフィックスパック または累積セキュリティ更新 (CSU) を適用します。
詳細については、[331 ページの『RPM を使用した Linux での保守レベル・アップデートの適用』](#)を参照してください。
3. Inst_2 を検査します。
4. キュー・マネージャーを Inst_2 に一度に1つずつ転送します。

- a) QM1 とそれに接続されているアプリケーションを停止します。

endmqm コマンドは、アプリケーションに対して接続先のキュー・マネージャーが停止することを通知します。[キュー・マネージャーの停止](#)を参照してください。

注: [342 ページの『Linux での複数インスタンスのキュー・マネージャーへの保守レベル・アップデートの適用』](#)では、複数インスタンス・キュー・マネージャーに保守を適用する方法が説明されています。マルチインスタンス・キュー・マネージャーの場合、あるサーバーに保守を適用している間も、別のサーバーで引き続き実行させることが可能です。

- b) ローカル環境をインストール済み環境 Inst_2 にセットアップします。

```
. Inst_2_INSTALLATION_PATH/bin/setmqenv -s
```

- c) キュー・マネージャーを Inst_2 に関連付けます。

```
setmqm -m QM1 -n Inst_2
```

- d) QM1 を開始します。

```
strmqm QM1
```

- e) QM2 について、サブステップ [c](#) および [d](#) を繰り返します。

- f) **Linux**

Inst_2 用に IBM MQ Explorer をセットアップします。

- i) IBM MQ Explorer の Inst_2 インスタンスを開始します。

- ii) **IBM MQ** > 「キュー・マネージャー」 > 「キュー・マネージャーの表示/非表示 ...」 > をクリックします。

- iii) 「非表示のキュー・マネージャー」 リスト > 「表示」 でリストされる直接接続された各キュー・マネージャーをクリックします。

- iv) 「クローズ」 をクリックします。

5. Inst_2 をプライマリーに設定します。

```
Inst_2_INSTALLATION_PATH/bin/setmqinst -i -n Inst_2
```

2 番目の保守レベル・アップデートを Inst_1 に適用します。

6. または累積セキュリティ更新 (CSU) ご使用の製品のバージョン用の次のフィックスパックをリリース時にダウンロードします。
詳細については、[10 ページの『ダウンロード可能なインストール・イメージの入手先』](#)を参照してください。
7. Inst_1 にダウンロードしたばかりのフィックスパック または累積セキュリティ・アップデート (CSU) を適用します。

詳細については、[331 ページの『RPM を使用した Linux での保守レベル・アップデートの適用』](#)を参照してください。

8. Inst_1 を検査します。
9. キュー・マネージャーを Inst_1 に一度に 1 つずつ転送します。
 - a) [手順 341 ページの『4』](#) の手順に従います。
指示にある Inst_2 を Inst_1 で置き換えます。
10. Inst_1 をプライマリーに設定します。

```
Inst_1_INSTALLATION_PATH/bin/setmqinst -i -n Inst_1
```

後続の保守フィックスの場合は、Inst_2 と Inst_1 を交互に使用します。

11. ステップ [341 ページの『1』](#) から [341 ページの『5』](#) (Inst_2 の場合) およびステップ [341 ページの『6』](#) から [342 ページの『10』](#) (Inst_1 の場合) を繰り返します。

関連概念

[411 ページの『バージョン 7.1 でのキュー・マネージャーの共存』](#)

複数のキュー・マネージャーは、名前が別であれば、同じ IBM MQ インストール済み環境を使用している限り、どのサーバー上でも共存することができます。z/OS、AIX、Linux、and Windows では、異なる複数のキュー・マネージャーを同じサーバー上で共存させ、異なるインストール済み環境と関連付けることができます。

[414 ページの『AIX、Linux、and Windows での複数インストール済み環境のキュー・マネージャーの共存』](#)

IBM MQ for AIX、Linux、and Windows の複数のコピーを同じサーバーにインストールできます。これらの IBM MQ コピーは、同じバージョン・レベルでも異なるバージョン・レベルでもかまいません。これは、複数インストールと呼ばれます。複数インストール済み環境は、ある IBM MQ バージョンから新しいバージョンにアップグレードする場合に特に役立ちます。これにより、前のバージョンを後のバージョンと一緒に実行できるようになります。

関連タスク

[キュー・マネージャーとインストールの関連付け](#)

[プライマリー・インストールの変更](#)

関連資料

[setmqenv](#)

[setmqinst](#)

[setmqm](#)

Linux **Linux** での複数インスタンスのキュー・マネージャーへの保守レベル・アップデートの適用

Linux では、複数インスタンス・キュー・マネージャーを使用して、保守更新の適用によって生じる停止を減らすことができます。

始める前に

このタスクを開始する前に、[331 ページの『RPM を使用した Linux での保守レベル・アップデートの適用』](#)の「始める前に」で説明されている前提条件をお読みください。

このタスクを開始する前に、保守が個々のキュー・マネージャーに適用されるのではなく、サーバー上の IBM MQ インストール済み環境に適用されるということを把握してください。保守を適用する前に、サーバー上のすべてのキュー・マネージャーおよび IBM MQ サービスを停止する必要があります。

保守の適用中にキュー・マネージャーを稼働させ続けたい場合は、そのキュー・マネージャーを複数インスタンス・キュー・マネージャーとして構成し、スタンバイ・インスタンスを別のサーバーで稼働させる必要があります。稼働させ続けるキュー・マネージャーが既存の単一インスタンス・キュー・マネージャーである場合は、複数インスタンス・キュー・マネージャーに変換する必要があります。複数インスタンス・キュー・マネージャーを作成するための前提条件とガイダンスについては、[複数インスタンスのキュー・マネージャー](#)を参照してください。

複数インスタンスのキュー・マネージャーが実行中である場合、アクティブ・インスタンスを別のサーバーに切り替えることにより、実行中のキュー・マネージャーに対して保守アップデートを適用できます。

一般に、アクティブ・インストールとスタンバイ・インストールは、同じ保守レベルで保守されます。それぞれの更新の保守手順を参照してください。アクティブ・インスタンスとスタンバイ・インスタンスを異なる保守レベルで実行することが可能かどうか、指示を確認してください。上位の保守レベルから下位の保守レベルへのフェイルオーバーが可能であるか、または下位の保守レベルから上位の保守レベルへのフェイルオーバーのみが可能であるかを確認します。

保守アップデートを適用する際の指示によっては、複数インスタンス・キュー・マネージャーを完全に停止する必要が生じる場合があります。

稼働中のアクティブ・キュー・マネージャー・インスタンス用の1次サーバーと、スタンバイ・インスタンスを実行する2次サーバーがある場合、1次サーバーと2次サーバーのどちらを先に更新するかを選択することができます。2次サーバーを最初に更新する場合、両方のサーバーの更新が完了したら、元どおり1次サーバーに切り替える必要があります。

いくつかのサーバー上にアクティブ・インスタンスとスタンバイ・インスタンスが存在する場合は、更新対象の各サーバー上のアクティブ・インスタンスを終了することによる中断を最小限に抑えるために、サーバーの更新順序を計画する必要があります。

このタスクについて

この作業のステップと、IBM MQ サーバー・インストール済み環境に保守を適用するための保守アップデート手順を組み合わせます。

手順

1. 保守アップデート手順の指示において、稼働中のすべてのキュー・マネージャーを停止するか、または IBM MQ を静止する場合は、代わりに以下の手順を実行してください。

[331 ページの『Linux での保守の適用と削除』](#)を参照してください。

- a) キュー・マネージャーがスタンバイとして稼働している場合、次のようになります。

- **endmqm -x QMgrName** コマンドを使用してスタンバイを終了します。

- b) キュー・マネージャーがアクティブ・インスタンスとして稼働している場合、次のようになります。

endmqm コマンドを使用して、インスタンスを終了してスタンバイ・インスタンスに制御権を移動します。例えば、**endmqm -shutdown_option -s QMgrName** と入力します。ここで、**-shutdown_option** は、シャットダウンのタイプを指定するオプション・パラメーターです。詳細については、[endmqm](#) を参照してください。

稼働中のスタンバイ・インスタンスがない場合、このコマンドは失敗します。この場合、別のサーバーでスタンバイ・インスタンスを開始する必要があります。

- c) キュー・マネージャーが単一インスタンス・キュー・マネージャーとして稼働している場合、キュー・マネージャーを停止してから保守アップデートを適用する以外の方法は使用できません。

このステップを完了すると、更新するサーバー上で稼働したままのキュー・マネージャー・インスタンスはなくなります。

2. **endmqm** コマンドを発行するステップ、または IBM MQ を静止するステップに続いて保守アップデート手順を続行し、IBM MQ サーバーに保守を適用します。

3. 保守アップデートを完了したら、スタンバイ・インスタンスを許可し、IBM MQ サーバー上のすべてのキュー・マネージャーを再始動します。

以下のコマンドを使用します。

```
stmqm -x QmgrName
```

4. この手順をスタンバイ・サーバー上でも繰り返し、サーバーの保守レベルを更新します。

5. 必要に応じて、アクティブ・インスタンスを元どおり1次サーバーに切り替えます。

endmqm -shutdown_option -s QMgrName コマンドを使用し、**stmqm -x QmgrName** コマンドを使用してインスタンスを再始動します。

Linux RDQM のための保守レベルの更新の適用

高可用性 (HA) 構成、災害復旧 (DR) 構成、または DR/HA 同時構成に保守レベルの更新を適用するには、さまざまな手順があります。

このタスクについて

RDQM HA 構成の場合は、HA グループの各ノードに対して順番に以下の手順を実行します。更新の進行中は、グループ内の他のノードに対して処理を進めることができます。

手順

- HA RDQM に保守レベルの更新を適用するには、以下を行います。

- root として、または以下のコマンドを実行するための十分な権限を使用してログインします。

これを行うには、コマンドの前に **sudo** を追加するか、以下を変更します。 **su** コマンドを使用してシェルで root ユーザーに変更します。詳細については、[sudo と su の間の相違点の探索 Linux でのコマンド](#)。

- 保守パッケージを含むディレクトリーに変更します。

- 次のコマンドを入力して、ノード上で HA グループを中断します。

```
rdqmadm -s
```

- DRBD がフィックスパックで更新されている場合には、以下の手順を実行します。

- RDQM がインストールされているシステムに必要な DRBD カーネル・モジュールを判別します。最新のカーネル・モジュールについて詳しくは、<https://ibm.biz/mqrdqkernelmods> を参照してください。ヘルパー・スクリプトは、`kmod-drbd-9` ディレクトリーに用意されています。例えば、RHEL 8.2 システムでは、ヘルパー・スクリプト `Advanced/RDQM/PreReqs/e18/kmod-drbd-9/modver` を実行すると、インストールする必要のあるカーネル・モジュールを識別する以下の情報が返されます。

```
kmod-drbd-9.0.23_4.18.0_193-1.x86_64.rpm
```

- 特定した適切な DRBD カーネル・モジュールを更新します。例えば、RHEL 8.2 の場合は、以下のコマンドを実行します。

```
yum install Advanced/RDQM/PreReqs/e18/kmod-drbd-9/kmod-drbd-9.0.23_4.18.0_193-1.x86_64.rpm
```

- DRBD ユーティリティーを更新します。例えば、RHEL 8.2 の場合は、以下のコマンドを実行します。

```
yum install Advanced/RDQM/PreReqs/e18/drbd-utils-9/*
```

- Pacemaker がフィックスパックで更新されている場合には、RDQM の Pacemaker を更新します。例えば、RHEL 8.2 の場合は、以下のコマンドを実行します。

```
yum install --allowdowngrading Advanced/RDQM/PreReqs/e18/pacemaker-2/*
```

- RPM を使用して Linux に保守レベルのアップデートを適用する手順を使用して FixPack を適用します。331 ページの『[RPM を使用した Linux での保守レベル・アップデートの適用](#)』を参照してください。RDQM インストールの場合、最小限のコマンドは次のとおりです。

```
yum install MQSeriesGSKit* MQSeriesServer* MQSeriesRuntime*  
yum install Advanced/RDQM/MQSeriesRDQM*
```

- DRBD または Pacemaker がフィックスパックで更新されている場合には、ノードをリブートします。例えば、以下のようにします。

```
reboot
```


h) 次のコマンドを入力して、ノード上で HA グループを再開します。

```
rdqmadm -r
```

HA グループの次のノードに進み、この手順を繰り返します。

- DR の 2 次ノードに対して DR RDQM の保守レベルの更新を適用するには、以下を行います。

a) DR の 2 次ノードに保守レベルの更新を次のように適用します。

a. root として、または以下のコマンドを実行するための十分な権限を使用してログインします。

b. 保守パッケージを含むディレクトリーに変更します。

c. DRBD がフィックスパックで更新されている場合には、以下の手順を実行します。

- i) RDQM がインストールされているシステムに必要な DRBD カーネル・モジュールを判別します。最新のカーネル・モジュールについて詳しくは、<https://ibm.biz/mqrdqmkernelmods> を参照してください。ヘルパー・スクリプトは、kmod-drbd-9 ディレクトリーに用意されています。例えば、RHEL 8.2 システムでは、ヘルパー・スクリプト Advanced/RDQM/PreReqs/e18/kmod-drbd-9/modver を実行すると、インストールする必要のあるカーネル・モジュールを識別する以下の情報が返されます。

```
kmod-drbd-9.0.23_4.18.0_193-1.x86_64.rpm
```

- ii) 特定した適切な DRBD カーネル・モジュールを更新します。例えば、RHEL 8.2 の場合は、以下のコマンドを実行します。

```
yum install Advanced/RDQM/PreReqs/e18/kmod-drbd-9/kmod-drbd-9.0.23_4.18.0_193-1.x86_64.rpm
```

- iii) DRBD ユーティリティーを更新します。例えば、RHEL 8.2 の場合は、以下のコマンドを実行します。

```
yum install Advanced/RDQM/PreReqs/e18/drbd-utils-9/*
```

d. Pacemaker がフィックスパックで更新されている場合には、RDQM の Pacemaker を更新します。例えば、RHEL 8.2 の場合は、以下のコマンドを実行します。

```
yum install --allowerase Advanced/RDQM/PreReqs/e18/pacemaker-2/*
```

e. RPM を使用して Linux に保守レベル・アップデートを適用する手順を使用して、フィックスパックを適用します。[331 ページの『RPM を使用した Linux での保守レベル・アップデートの適用』](#)を参照してください。RDQM インストールの場合、最小限のコマンドは次のとおりです。

```
yum install MQSeriesGSKit* MQSeriesServer* MQSeriesRuntime*  
yum install Advanced/RDQM/MQSeriesRDQM*
```

f. DRBD または Pacemaker がフィックスパックで更新されている場合には、ノードをリブートします。例えば、以下のようになります。

```
reboot
```

b) DR の 1 次ノードで、次のいずれかの手順を実行します。

– DR キュー・マネージャーを終了します。

– または、DR キュー・マネージャーの DR 2 次ノードへの管理フェイルオーバーを実行します。

c) DR の 1 次ノードに保守レベルの更新を次のように適用します。

a. root として、または以下のコマンドを実行するための十分な権限を使用してログインします。

b. 保守パッケージを含むディレクトリーに変更します。

c. DRBD がフィックスパックで更新されている場合には、以下の手順を実行します。

- i) RDQM がインストールされているシステムに必要な DRBD カーネル・モジュールを判別します。最新のカーネル・モジュールについて詳しくは、<https://ibm.biz/mqrdqmkernelmods> を参照してください。ヘルパー・スクリプトは、kmod-drbd-9 ディレクトリーに用意されています。

ます。例えば、RHEL 8.2 システムでは、ヘルパー・スクリプト `Advanced/RDQM/PreReqs/e18/kmod-drbd-9/modver` を実行すると、インストールする必要のあるカーネル・モジュールを識別する以下の情報が返されます。

```
kmod-drbd-9.0.23_4.18.0_193-1.x86_64.rpm
```

- ii) 特定した適切な DRBD カーネル・モジュールを更新します。例えば、RHEL 8.2 の場合は、以下のコマンドを実行します。

```
yum install Advanced/RDQM/PreReqs/e18/kmod-drbd-9/kmod-drbd-9.0.23_4.18.0_193-1.x86_64.rpm
```

- iii) DRBD ユーティリティを更新します。例えば、RHEL 8.2 の場合は、以下のコマンドを実行します。

```
yum install Advanced/RDQM/PreReqs/e18/drbd-utils-9/*
```

- d. Pacemaker がフィックスパックで更新されている場合には、RDQM の Pacemaker を更新します。例えば、RHEL 8.2 の場合は、以下のコマンドを実行します。

```
yum install --allowerasing Advanced/RDQM/PreReqs/e18/pacemaker-2/*
```

- e. RPM を使用して Linux に保守レベル・アップデートを適用する手順を使用して、フィックスパックを適用します。331 ページの『[RPM を使用した Linux での保守レベル・アップデートの適用](#)』を参照してください。RDQM インストールの場合、最小限のコマンドは次のとおりです。

```
yum install MQSeriesGSKit* MQSeriesServer* MQSeriesRuntime*  
yum install Advanced/RDQM/MQSeriesRDQM*
```

- f. DRBD または Pacemaker がフィックスパックで更新されている場合には、ノードをリブートします。例えば、以下のようになります。

```
reboot
```

- d) DR 1 次ノード上で、以下のステップのいずれかを行います。

- DR キュー・マネージャーを開始します。
- または、DR キュー・マネージャーの DR 1 次ノードへの管理フェイルオーバーを実行します。

- HA/DR RDQM の保守レベルの更新を適用するには、以下を行います。

- a) リカバリー・サイトの HA グループに保守を適用します。グループ内の各ノードで以下のステップを順に実行します。

- a. root として、または以下のコマンドを実行するための十分な権限を使用してログインします。
- b. 保守パッケージを含むディレクトリーに変更します。
- c. 次のコマンドを入力して、ノード上で HA グループを中断します。

```
rdqmadm -s
```

- d. DRBD がフィックスパックで更新されている場合には、以下の手順を実行します。

- i) RDQM がインストールされているシステムに必要な DRBD カーネル・モジュールを判別します。最新のカーネル・モジュールについて詳しくは、<https://ibm.biz/mqrdqkernelmods> を参照してください。ヘルパー・スクリプトは、`kmod-drbd-9` ディレクトリーに用意されています。例えば、RHEL 8.2 システムでは、ヘルパー・スクリプト `Advanced/RDQM/PreReqs/e18/kmod-drbd-9/modver` を実行すると、インストールする必要のあるカーネル・モジュールを識別する以下の情報が返されます。

```
kmod-drbd-9.0.23_4.18.0_193-1.x86_64.rpm
```

- ii) 特定した適切な DRBD カーネル・モジュールを更新します。例えば、RHEL 8.2 の場合は、以下のコマンドを実行します。

```
yum install Advanced/RDQM/PreReqs/e18/kmod-drbd-9/kmod-  
drbd-9.0.23_4.18.0_193-1.x86_64.rpm
```

- iii) DRBD ユーティリティを更新します。例えば、RHEL 8.2 の場合は、以下のコマンドを実行します。

```
yum install Advanced/RDQM/PreReqs/e18/drbd-utils-9/*
```

- e. Pacemaker がフィックスパックで更新されている場合には、RDQM の Pacemaker を更新します。例えば、RHEL 8.2 の場合は、以下のコマンドを実行します。

```
yum install --allowrasing Advanced/RDQM/PreReqs/e18/pacemaker-2/*
```

- f. RPM を使用して Linux に保守レベル・アップデートを適用する手順を使用して、フィックスパックを適用します。331 ページの『RPM を使用した Linux での保守レベル・アップデートの適用』を参照してください。RDQM インストールの場合、最小限のコマンドは次のとおりです。

```
yum install MQSeriesGSKit* MQSeriesServer* MQSeriesRuntime*  
yum install Advanced/RDQM/MQSeriesRDQM*
```

- g. DRBD または Pacemaker がフィックスパックで更新されている場合には、ノードをリブートします。例えば、以下のようになります。

```
reboot
```

- h. 次のコマンドを入力して、ノード上で HA グループを再開します。

```
rdqmadm -r
```

- b) メイン・サイトの HA グループに保守を適用します。グループ内の各ノードで以下のステップを順に実行します。

- root として、または以下のコマンドを実行するための十分な権限を使用してログインします。
- 保守パッケージを含むディレクトリに変更します。
- 次のコマンドを入力して、ノード上で HA グループを中断します。

```
rdqmadm -s
```

- d. DRBD がフィックスパックで更新されている場合には、以下の手順を実行します。

- RDQM がインストールされているシステムに必要な DRBD カーネル・モジュールを判別します。最新のカーネル・モジュールについては、<https://ibm.biz/mqrdqkernelmods> を参照してください。ヘルパー・スクリプトは、kmod-drbd-9 ディレクトリに用意されています。例えば、RHEL 8.2 システムでは、ヘルパー・スクリプト Advanced/RDQM/PreReqs/e18/kmod-drbd-9/modver を実行すると、インストールする必要のあるカーネル・モジュールを識別する以下の情報が返されます。

```
kmod-drbd-9.0.23_4.18.0_193-1.x86_64.rpm
```

- 特定した適切な DRBD カーネル・モジュールを更新します。例えば、RHEL 8.2 の場合は、以下のコマンドを実行します。

```
yum install Advanced/RDQM/PreReqs/e18/kmod-drbd-9/kmod-  
drbd-9.0.23_4.18.0_193-1.x86_64.rpm
```

- DRBD ユーティリティを更新します。例えば、RHEL 8.2 の場合は、以下のコマンドを実行します。

```
yum install Advanced/RDQM/PreReqs/e18/drbd-utils-9/*
```

- e. Pacemaker がフィックスパックで更新されている場合には、RDQM の Pacemaker を更新します。例えば、RHEL 8.2 の場合は、以下のコマンドを実行します。

```
yum install --allowerase Advanced/RDQM/PreReqs/el8/pacemaker-2/*
```

- f. RPM を使用して Linux に保守レベル・アップデートを適用する手順を使用して、フィックスパックを適用します。331 ページの『[RPM を使用した Linux での保守レベル・アップデートの適用](#)』を参照してください。RDQM インストールの場合、最小限のコマンドは次のとおりです。

```
yum install MQSeriesGSKit* MQSeriesServer* MQSeriesRuntime*  
yum install Advanced/RDQM/MQSeriesRDQM*
```

- g. DRBD または Pacemaker がフィックスパックで更新されている場合には、ノードをリブートします。例えば、以下のようになります。

```
reboot
```

- h. 次のコマンドを入力して、ノード上で HA グループを再開します。

```
rdqmadm -r
```

関連タスク

273 ページの『[RDQM \(複製データ・キュー・マネージャー\) のインストール](#)』

このセクションでは、RDQM に関連するインストール作業をグループごとにまとめています。RDQM は、x86-64 for RHEL 7 (7.6 以降)、RHEL 8 (8.2 以降)、および RHEL 9 で使用可能です。

Linux RDQM のための保守レベルの更新の削除

高可用性 (HA) 構成、災害復旧 (DR) 構成、または DR/HA 同時構成から保守レベルの更新を削除するには、さまざまな手順があります。

このタスクについて

RDQM HA 構成の場合は、HA グループの各ノードに対して順番に以下の手順を実行します。更新の進行中にグループ内の他のノードで作業を続行してもかまいません。

手順

- HA RDQM の保守レベルの更新を削除するには、以下を行います。
 - root として、または以下のコマンドを実行するための十分な権限を使用してログインします。
これを行うには、コマンドの前に **sudo** を追加するか、以下を変更します。 **su** コマンドを使用してシェルで root ユーザーに変更します。詳細については、[sudo と su の間の相違点の探索 Linux でのコマンド](#)。
 - 次のコマンドを入力して、ノード上で HA グループを中断します。

```
rdqmadm -s
```

- RPM を使用して Linux の保守レベル・アップデートを削除する手順を使用して、フィックスパックを削除します。337 ページの『[Linux の以前の保守レベルに戻す](#)』を参照してください。例えば、9.2.0.1 フィックスパックを削除するには、以下を実行します。

```
rpm -qa | grep MQSeries.*-U9201-9.2.0-1.x86_64 | xargs yum -y remove
```

- ノードを再開するには以下を実行します。

```
rdqmadm -r
```

HA グループの次のノードに進み、この手順を繰り返します。

- DR RDQM の保守レベルの更新を削除するには、以下を行います。
 - DR の 2 次ノードへの保守レベルの更新を削除するには、以下を行います。
 - root として、または以下のコマンドを実行するための十分な権限を使用してログインします。

- b. RPM を使用して Linux の保守レベル・アップデートを削除する手順を使用して、フィックスパックを削除します。337 ページの『Linux の以前の保守レベルに戻す』を参照してください。例えば、9.2.0.1 フィックスパックを削除するには、以下を実行します。

```
rpm -qa | grep MQSeries.*-U9201-9.2.0-1.x86_64 | xargs yum -y remove
```

- b) DR の 1 次ノードで、次のいずれかの手順を実行します。

- DR キュー・マネージャーを終了します。
- または、DR キュー・マネージャーの DR 2 次ノードへの管理フェイルオーバーを実行します。

- c) DR の 1 次ノードへの保守レベルの更新を削除するには、以下を行います。

- a. root として、または以下のコマンドを実行するための十分な権限を使用してログインします。
- b. RPM を使用して Linux の保守レベル・アップデートを削除する手順を使用して、フィックスパックを削除します。337 ページの『Linux の以前の保守レベルに戻す』を参照してください。例えば、9.2.0.1 フィックスパックを削除するには、以下を実行します。

```
rpm -qa | grep MQSeries.*-U9201-9.2.0-1.x86_64 | xargs yum -y remove
```

- d) DR の 1 次ノードで、次のいずれかの手順を実行します。

- DR キュー・マネージャーを開始します。
- または、DR キュー・マネージャーの DR 1 次ノードへの管理フェイルオーバーを実行します。

- DR/HA RDQM の保守レベルの更新を削除するには、以下を行います。

- a) リカバリー・サイトの HA グループから保守を削除します。グループ内の各ノードで以下のステップを順に実行します。

- a. root として、または以下のコマンドを実行するための十分な権限を使用してログインします。
- b. 次のコマンドを入力して、ノード上で HA グループを中断します。

```
rdqmadm -s
```

- c. RPM を使用して Linux の保守レベル・アップデートを削除する手順を使用して、フィックスパックを削除します。337 ページの『Linux の以前の保守レベルに戻す』を参照してください。例えば、9.2.0.1 フィックスパックを削除するには、以下を実行します。

```
rpm -qa | grep MQSeries.*-U9201-9.2.0-1.x86_64 | xargs yum -y remove
```

- d. ノードを再開するには以下を実行します。

```
rdqmadm -r
```

HA グループの次のノードに進み、この手順を繰り返します。

- b) メイン・サイトの HA グループから保守を削除します。グループ内の各ノードで以下のステップを順に実行します。

- a. root として、または以下のコマンドを実行するための十分な権限を使用してログインします。
- b. 次のコマンドを入力して、ノード上で HA グループを中断します。

```
rdqmadm -s
```

- c. RPM を使用して Linux の保守レベル・アップデートを削除する手順を使用して、フィックスパックを削除します。337 ページの『Linux の以前の保守レベルに戻す』を参照してください。例えば、9.2.0.1 フィックスパックを削除するには、以下を実行します。

```
rpm -qa | grep MQSeries.*-U9201-9.2.0-1.x86_64 | xargs yum -y remove
```

- d. ノードを再開するには以下を実行します。

```
rdqmadm -r
```

HA グループの次のノードに進み、この手順を繰り返します。

Windows Windows での保守の適用と削除

このセクションでは、IBM MQ on Windows に関連する保守タスクをグループごとにまとめています。

手順

- 保守レベルのサーバーの更新を適用するには、[350 ページの『Windows での保守レベル・サーバー・アップデートの適用』](#)を参照してください。
- 保守レベルのクライアントの更新を適用するには、[362 ページの『Windows のクライアントへの保守レベル・アップデートの適用』](#)を参照してください。
- Windows インストーラーを使用して、更新を削除して前の保守レベルに戻す方法については、[357 ページの『Windows での保守レベル・サーバー・アップデートの削除』](#)を参照してください。
- 同じサーバーにある複数の IBM MQ インストール環境を使用して、保守フィックスのリリースを管理する方法については、[363 ページの『Windows での保守レベル・アップデートのステージング』](#)を参照してください。
- 複数インスタンス・キュー・マネージャーを使用して、保守更新の適用によって生じる停止を減らす方法については、[355 ページの『Windows での複数インスタンスのキュー・マネージャーへの保守レベル・アップデートの適用』](#)を参照してください。

関連タスク

[313 ページの『IBM MQ への保守の適用』](#)

保守とは、取り消し可能な修正の適用のことです。キュー・マネージャー・データに対する変更は、すべて前のコード・レベルと互換性があります。

Windows Windows での保守レベル・サーバー・アップデートの適用と削除

Windows では、IBM MQ に対する保守レベルのサーバーの更新は、対話式でもサイレントでも適用できます。また、サーバーから更新を削除し、前の保守レベルの IBM MQ に戻すこともできます。複数インスタンス・キュー・マネージャーを使用して、保守更新の適用によって生じる停止を減らすことができます。

Windows Windows での保守レベル・サーバー・アップデートの適用

IBM MQ for Windows に対する保守レベルのサーバーの更新は、対話式でもサイレントでも適用できます。

始める前に

1. 複数の IBM MQ インストール済み環境を使用するサーバー上で実行している場合は、インストール済み環境を指定する必要があります。入力するコマンドが正しいインストール済み環境に対して実行されることを確認します。[setmqenv](#) を参照してください。
2. Fix Central から保守レベル・アップデートをダウンロードします。詳細情報およびダウンロード・リンクについては、[Downloading IBM MQ 9.3](#) にアクセスし、Long Term Support の必要なバージョンのタブを選択します。
3. ユーザー・アカウント制御 (UAC) が有効である場合は、インストールを行うユーザーに管理権限がなければなりません。「**管理者として実行**」を選択して、コマンドまたはコマンド・プロンプトを昇格しなければなりません。昇格しないと、エラー AMQ4353 がインストール・ログに書き込まれます。



警告: 管理者として実行しないと、「スタート」メニューから起動する場合、次のエラー・メッセージに示されることがあります。

指定されたデバイス、パス、またはファイルにアクセスできません。これらの項目にアクセスするための適切なアクセス権がない可能性があります。

手順

1. 管理者としてログオンします。
2. IBM MQ インストール済み環境を使用するすべてのアプリケーションを停止します。

Managed File Transfer (MFT) コンポーネントを使用する場合は、すべての MFT エージェントで実行されていたすべてのファイル転送が完了したことを確認してください。エージェントに関連した転送を未完了のまま残さないでください。また、SYSTEM.FTE.STATE キューにメッセージを入れておかないでください。

3. IBM MQ のインストール済み環境に関連付けられている mqweb サーバーを停止します。

- a) 次のコマンドを入力して、mqweb サーバーが実行中であるかどうかを確認します。

```
dspmweb status
```

- b) 次のコマンドを入力して、mqweb サーバーを停止します。

```
endmqweb
```

4. IBM MQ インストール済み環境に関連したすべてのキュー・マネージャーのアクティビティを終了します。

- a) **dspmq** コマンドを実行して、システムのすべてのキュー・マネージャーの状態のリストを表示します。

更新するインストール済み環境から以下のコマンドのいずれかを実行します。

```
dspmq -o installation -o status  
dspmq -a
```


dspmq -o installation -o status は、IBM MQ のすべてのインストール済み環境に関連付けられたキュー・マネージャーのインストール済み環境名と状況を表示します。

dspmq -a は、このコマンドを実行するインストール済み環境に関連付けられているアクティブなキュー・マネージャーの状況を表示します。

- b) 以下の例に示すように、MQSC コマンド **DISPLAY LSSTATUS** を使用して、キュー・マネージャーと関連付けられているリスナーの状況のリストを表示します。

```
echo DISPLAY LSSTATUS(*) STATUS | runmqsc QmgrName
```

- c) **endmqm** コマンドを実行して、このインストール済み環境と関連付けられた稼働中の各キュー・マネージャーを停止します。



endmqm コマンドは、アプリケーションに対して接続先のキュー・マネージャーが停止することを通知します。[キュー・マネージャーの停止](#)を参照してください。

保守が継続するために、アプリケーションは **endmqm** コマンドに応答して、キュー・マネージャーから切断し、ロードした IBM MQ ライブラリーを解放しなければなりません。そうしない場合、アプリケーションを停止するなど、強制的にアプリケーションに IBM MQ リソースを解放させる別の方法を検討する必要があります。

さらに、インストール済み環境の一部であるクライアント・ライブラリーを使用しているアプリケーションも停止する必要があります。クライアント・アプリケーションは、異なる IBM MQ インストール済み環境を使用している、異なるキュー・マネージャーに接続している可能性があります。現在のインストール済み環境にあるキュー・マネージャーがシャットダウンすることについて、そのアプリケーションは通知を受けません。

インストール済み環境からの IBM MQ 共有ライブラリーをアプリケーションがロードし続けていると、IBM MQ 保守を適用できません。アプリケーションはキュー・マネージャーから切断されても、または強制的に切断されても、IBM MQ 共有ライブラリーをロードしたままの場合があります。

注：355 ページの『Windows での複数インスタンスのキュー・マネージャーへの保守レベル・アップデートの適用』では、複数インスタンス・キュー・マネージャーに保守を適用する方法が説明されています。マルチインスタンス・キュー・マネージャーの場合、あるサーバーに保守を適用している間も、別のサーバーで引き続き実行させることが可能です。

d) 以下のコマンドを使用して、キュー・マネージャーに関連付けられたリスナーを停止します。

```
endmqclsr -m QMgrName
```

5. このインストール済み環境の IBM MQ サービスを停止します。

a) タスクバーの **IBM MQ** アイコンを右クリックし、「停止」 **IBM MQ** をクリックします。

6. サーバーのインストール済み環境の保守ファイルを次のようにロードおよび適用します。

• 対話式:

- 保守パッケージが解凍されたフォルダーを開きます。
- 保守プログラムを右クリックし、「管理者として実行」を選択して、ロード・プロセスを開始します。
- インストール言語を選択し、「OK」をクリックします。
- 続行して、画面上の指示に従います。

ファイルをインストールに適用しないでロードすることを選択した場合は、353 ページの『7』の手順に記載されているように、後でファイルを適用することができます。

• サイレント:

- 保守パッケージが解凍されたフォルダーを開きます。
- 応答ファイル `silent_install.resp` を変更します。応答ファイルに指定できるプロパティの詳細は、352 ページの表 37 を参照してください。

表 37. 保守アップデートのインストールやアンインストールで使用されるプロパティ

Property	値	説明
MQPLOG	<code>path\file_name</code>	有効なパスを渡して、インストール/アンインストール時に使用するログを指定します (例: MQPLOG="C:\TEMP\UPDATEINSTALL.LOG")。 MQPLOG が指定されていない場合 (IBM MQ プログラム・グループの「フィックスパックの適用」 n.n.n.n アイコンをクリックして保守を開始した場合)、デフォルトで使用されるログ名は、TEMP ディレクトリー (%TEMP%) 内の <code>amqicsdn.txt</code> になります。
MQPINSTALLATIONNAME	<code>Installation name</code>	保守するインストールの名前。(どのようなレベルのインストールであれ) このマシンにあるインストールが 1 つだけであれば、この引数は安全に省略できます。 マシンに複数のインストールが存在する場合、 <code>amqicsdn.exe</code> が MQPINSTALLATIONNAME の値をチェックします。この値が指定されていない場合、または、指定された値が適切な値でない場合、GUI の選択ボックスが現れます。この選択ボックスには、この保守レベル・アップデートが適用されるインストール済み環境のリストが表示されます。適用可能なシステムがない場合、 <code>amqicsdn.exe</code> は AMQ4781 というエラー・メッセージを発行して終了します。

表 37. 保守アップデートのインストールやアンインストールで使用されるプロパティ (続き)		
Property	値	説明
MQPBACKUPPATH	<i>path</i>	インストール時にバックアップするディレクトリーを指定します。例: MQPBACKUPPATH="C:\BACKUP" 指定するディレクトリー、および中間ディレクトリーが既に存在している必要があります。まだ存在しないディレクトリーがある場合、インストールは失敗します。
MQPREBOOT	0 1	リブートするときどうするかを指定します。例えば MQPREBOOT=1 です。 いずれの値も指定しない場合は、次の処理を入力するプロンプトが出ます。 MQPREBOOT が 0 に設定されている場合は、リブートは抑制されます。 MQPREBOOT が 1 に設定されている場合は、プロンプトなしでリブートが実行されます。
MQPINUSEOK	0 1	ファイルが他のアプリケーションによって現在ロックされていることが判明した場合でも、継続するかどうかを指定します。ファイルが別のアプリケーションによってロックされているのに継続することを選択した場合、フィックスパックのインストールを完了するには、リブートする必要があります。 値が指定されていないか、または MQPINUSEOK が 0 に設定されている場合に、ファイルが他のアプリケーションによって使用されていることが検出されると、インストールは失敗します。 MQPINUSEOK が 1 に設定されている場合は、インストールはリブートするまで据え置かれます。

- c. 保守プログラムが解凍されたディレクトリーで、昇格されたコマンド・プロンプトを開きます。
- d. 次のコマンドを入力して、サイレント・ロードを開始します。

```
executableName -f responseFile
```

ここで、

- *executableName* は、保守パッケージの名前です。例えば、IBM MQ 9.0.0 Fix Pack 1 の場合は 9.0.0-IBM-MQ-Windows-FP0001.exe となります。
- *responseFile* は、応答ファイルの絶対パスおよびファイル名です。

7. オプション: 保守をシステムの他のサーバー・インストールに適用します。

- 対話式:

- a. Windows のスタート・メニューから、「スタート」>「プログラム」>「IBM MQ」>「フィックスパック **V.R.M.L** の適用」を選択します。

説明:

- V はバージョン番号です
- R はリリース番号です
- M はモディフィケーション番号です
- L はモディフィケーションのレベルです

- b. 続行して、画面上の指示に従います。

- サイレント:
 - a. 昇格されたコマンド・プロンプトを開いて、保守プログラムがロードされたディレクトリーにナビゲートします。デフォルトでは、パスは `C:\Program Files (x86)\IBM\source\WebSphere MQ V.R.M.L` です。

説明:

- V はバージョン番号です
- R はリリース番号です
- M はモディフィケーション番号です
- L はモディフィケーションのレベルです

- b. 以下のコマンドを入力します。

```
amqicsdn MQINSTALLATIONNAME=
name MQPSILENT=1
```

ここで、*name* は保守を適用するインストールの名前です。

[352 ページの表 37](#) にリストされているように、コマンドに他のプロパティを追加できます。

8. オプション: マシンからメンテナンス・パッケージ・ファイルをアンインストールします。

保守レベルの更新をインストールし、更新対象のすべてのサーバー・インストール済み環境に保守を適用した後、マシンから保守ダウンロード・ファイルをアンインストールするか、後で使用するために保守ダウンロード・ファイルをインストールしたままにすることができます。

注: これらのファイルをアンインストールしても、既に保守を適用したインストール済み環境からファイルが削除されることはありません。インストール済み環境からファイルを削除する場合は、『[357 ページの『Windows での保守レベル・サーバー・アップデートの削除』](#)』の説明に従ってください。

インストール可能なフィーチャーを後で追加した場合は、保守を再適用して、追加したフィーチャーを更新する必要があります。

- 対話式:
 - 保守ダウンロード・ファイルをアンインストールするには、**コントロール・パネルで ... 「プログラムおよびフィーチャー」** パネルで、例えば、「**IBM MQ (フィックスパック 9.1.0.x) ファイル**」を選択します。
 - 「**アンインストール**」をクリックします。
- サイレント:

保守ダウンロード・ファイルをサイレントに削除するには、以下の例に示すように、管理コマンド・プロンプトからコマンドを入力します。

```
fixpack_files_installdir\IBM MQ (fix pack V.R.M.F files)_installation\Change IBM MQ (fix
pack V.R.M.F files) Installation.exe" -i silent
```

説明:

- *fixpack_files_installdir* は、ファイルのインストール先として選択した場所です。例えば、IBM MQ 9.3.0 Fix Pack 1 の場合は、次のようになります。`C:\Program Files\IBM\source\MQ 9.3.0.1`
- *V.R.M.F* はフィックスパック番号です。IBM MQ 9.3.0 Fix Pack 1 の場合、`9.3.0.1` などです。

注: 保守ダウンロード・ファイルには JRE が含まれているため、ローカル・ポリシー上の理由で IBM MQ インストール済み環境に JRE をインストールしないことを選択した場合は、インストール済み環境への更新の適用が終了したらすぐにこれらのファイルをアンインストールすることをお勧めします。

次のタスク

保守の適用が完了した後、サーバー・インストール環境で、IBM MQ タスクバー・アプリケーションを手動で再始動する必要があります。

IBM MQ サービスはサーバーで自動的に再始動しますが、タスクバー・アプリケーションはどのログイン・セッションでも再始動しません。次の3つの方法のいずれかでタスクバー・アプリケーションを開始します。

1. 「スタート」メニューからタスクバー・アプリケーションを手動で開始します。
2. ログオフし、再度ログオンします。
3. コマンドを実行します。

```
MQ_INSTALLATION_PATH\bin64\amqmtbrn.exe -Startup
```

関連タスク

[キュー・マネージャーの停止](#)

[355 ページの『Windows での複数インスタンスのキュー・マネージャーへの保守レベル・アップデートの適用』](#)

Windows プラットフォームでは、複数インスタンス・キュー・マネージャーを使用して、保守更新の適用によって生じる停止を減らすことができます。


関連資料

[dspmq \(キュー・マネージャーの表示\)](#)

[表示状況](#)

[endmqm \(キュー・マネージャーの終了\)](#)

[endmqtsr \(リスナーの終了\)](#)

 **Windows** [Windows での複数インスタンスのキュー・マネージャーへの保守レベル・アップデートの適用](#)

Windows プラットフォームでは、複数インスタンス・キュー・マネージャーを使用して、保守更新の適用によって生じる停止を減らすことができます。

始める前に

このタスクを開始する前に、[350 ページの『Windows での保守レベル・サーバー・アップデートの適用』](#)の『始める前に』に記載している前提条件を確認してください。

このタスクを開始する前に、保守が個々のキュー・マネージャーに適用されるのではなく、サーバー上の IBM MQ インストール済み環境に適用されるということを把握してください。保守を適用する前に、サーバー上のすべてのキュー・マネージャーおよび IBM MQ サービスを停止する必要があります。

保守の適用中にキュー・マネージャーを稼働させ続けたい場合は、そのキュー・マネージャーを複数インスタンス・キュー・マネージャーとして構成し、スタンバイ・インスタンスを別のサーバーで稼働させる必要があります。稼働させ続けるキュー・マネージャーが既存の単一インスタンス・キュー・マネージャーである場合は、複数インスタンス・キュー・マネージャーに変換する必要があります。複数インスタンス・キュー・マネージャーを作成するための前提条件とガイダンスについては、[複数インスタンスのキュー・マネージャーを参照してください](#)。

複数インスタンスのキュー・マネージャーが実行中である場合、アクティブ・インスタンスを別のサーバーに切り替えることにより、実行中のキュー・マネージャーに対して保守アップデートを適用できます。

一般に、アクティブ・インストールとスタンバイ・インストールは、同じ保守レベルで保守されます。それぞれの更新の保守手順を参照してください。アクティブ・インスタンスとスタンバイ・インスタンスを異なる保守レベルで実行することが可能かどうか、指示を確認してください。上位の保守レベルから下位の保守レベルへのフェイルオーバーが可能であるか、または下位の保守レベルから上位の保守レベルへのフェイルオーバーのみが可能であるかを確認します。

保守アップデートを適用する際の指示によっては、複数インスタンス・キュー・マネージャーを完全に停止する必要が生じる場合があります。

稼働中のアクティブ・キュー・マネージャー・インスタンス用の1次サーバーと、スタンバイ・インスタンスを実行する2次サーバーがある場合、1次サーバーと2次サーバーのどちらを先に更新するかを選択

することができます。2次サーバーを最初に更新する場合、両方のサーバーの更新が完了したら、元どおり1次サーバーに切り替える必要があります。

いくつかのサーバー上にアクティブ・インスタンスとスタンバイ・インスタンスが存在する場合は、更新対象の各サーバー上のアクティブ・インスタンスを終了することによる中断を最小限に抑えるために、サーバーの更新順序を計画する必要があります。

このタスクについて

Windows 上の複数インスタンス・キュー・マネージャーに保守を適用するには、以下の手順を実行します。

手順

1. 管理者としてログオンします。
2. IBM MQ インストール済み環境を使用するすべてのアプリケーションを停止します。

Managed File Transfer (MFT) コンポーネントを使用する場合は、すべての MFT エージェントで実行されていたすべてのファイル転送が完了したことを確認してください。エージェントに関連した転送を未完了のまま残さないでください。また、SYSTEM.FTE.STATE キューにメッセージを入れておかないでください。

3. 対象の IBM MQ インストール済み環境に関連付けられているキュー・マネージャーおよび関連するリスナーの現在の状態を確認します。

- a) 更新するインストール済み環境から **dspmqs** コマンドを使用して、キュー・マネージャーの状態をリストします。

- すべての IBM MQ インストール済み環境について、関連付けられたキュー・マネージャーのインストール済み環境名と状況を表示するには、以下のコマンドを実行します。

```
dspmqs -o installation -o status
```

- コマンドを実行したインストール済み環境に関連付けられているアクティブなキュー・マネージャーの状況を表示するには、次のコマンドを実行します。

```
dspmqs -a
```

- b) 以下の例に示すように、MQSC コマンド **DISPLAY LSSTATUS** を使用して、キュー・マネージャーと関連付けられているリスナーの状況のリストを表示します。

```
echo "DISPLAY LSSTATUS(*) STATUS" | runmqsc QmgrName
```

4. **endmqm** コマンドを使用して、このインストール済み環境に関連付けられている実行中の各キュー・マネージャーを停止します。

- キュー・マネージャーがスタンバイとして稼働している場合は、以下の例に示すように、**endmqm** コマンドを実行してスタンバイを終了します。

```
endmqm -x QMgrName
```

- キュー・マネージャーがアクティブ・インスタンスとして稼働している場合は、以下の例に示すように、**endmqm** コマンドを実行してアクティブ・インスタンスを終了し、スタンバイ・インスタンスに制御権を移します。

```
endmqm -shutdown_option -s QMgrName
```

-shutdown_option は、シャットダウンのタイプを指定するオプション・パラメーターです。**endmqm** コマンドのオプション・パラメーターについて詳しくは、[endmqm](#) を参照してください。

稼働中のスタンバイ・インスタンスがないためにコマンドが失敗した場合は、別のサーバーでスタンバイ・インスタンスを開始します。

- キュー・マネージャーが単一インスタンス・キュー・マネージャーとして稼働している場合は、キュー・マネージャーを停止します。単一キュー・マネージャーの場合は、キュー・マネージャーを停止してから保守アップデートを適用するしか方法はありません。キュー・マネージャーを停止する方法について詳しくは、[キュー・マネージャーの停止](#)を参照してください。

以下の例に示すように、**endmqlsr** コマンドを使用して、キュー・マネージャーに関連付けられたリスナーを停止します。

```
endmqlsr -m QMgrName
```

このステップを完了すると、更新するサーバー上で稼働したままのキュー・マネージャー・インスタンスはなくなります。

5. IBM MQ サーバーに保守を適用します。

[350 ページの『Windows での保守レベル・サーバー・アップデートの適用』のステップ 4](#)からの手順に従います。

6. 保守アップデートを完了したら、以下の例に示すように **strmqm** コマンドを使用して、スタンバイ・インスタンスを許可し、IBM MQ サーバー上のすべてのキュー・マネージャーを再始動します。

```
strmqm -x QmgrName
```

7. この手順をスタンバイ・サーバー上でも繰り返し、サーバーの保守レベルを更新します。
8. 必要に応じて、アクティブ・インスタンスを元どおり 1 次サーバーに切り替えます。
 - a) 以下の例に示すように、**endmqm** コマンドを使用してインスタンスを停止します。

```
endmqm -shutdown_option -s QMgrName
```

- b) 以下の例に示すように、**strmqm** コマンドを使用してインスタンスを再始動します。

```
strmqm -x QmgrName
```

関連タスク

[キュー・マネージャーの停止](#)

関連資料

[dspmq \(キュー・マネージャーの表示\)](#)

[表示状況](#)

[endmqm \(キュー・マネージャーの終了\)](#)

[endmqlsr \(リスナーの終了\)](#)

[strmqm \(キュー・マネージャーの始動\)](#)

Windows での保守レベル・サーバー・アップデートの削除

Windows インストーラーを使用して、サーバーから更新を削除し、IBM MQ の以前の保守レベルに戻すことができます。

始める前に

重要: このタスクでは、IBM MQ サーバーの保守レベル・アップデートを除去する方法について説明します。IBM MQ クライアントの保守レベル・アップデートを除去する方法については、[363 ページの『以前の保守レベルへのクライアントの復帰 Windows』](#)を参照してください。

サーバー・レベルの保守更新は、サーバー eImage からインストールされたインストール済み環境を更新するためのものであり、Fix Central からダウンロードした IBM MQ クライアント・コンポーネントからクライアント・インストール済み環境を更新するための更新メカニズムとしてテストもサポートもされていません。

1. 複数の IBM MQ インストール済み環境を使用するサーバー上で実行している場合は、インストール済み環境を指定する必要があります。入力するコマンドが正しいインストール済み環境に対して実行されることを確認します。[setmqenv](#) を参照してください。

2. ユーザー・アカウント制御 (UAC) が有効である場合は、インストールを行うユーザーに管理権限がなければなりません。「**管理者として実行**」を選択して、コマンドまたはコマンド・プロンプトを昇格しなければなりません。昇格しないと、エラー AMQ4353 がインストール・ログに書き込まれます。



警告: 管理者として実行しないと、「スタート」メニューから起動する場合、次のエラー・メッセージに示されることがあります。

指定されたデバイス、パス、またはファイルにアクセスできません。これらの項目にアクセスするための適切なアクセス権がない可能性があります。

このタスクについて

IBM MQ サーバーに保守を適用した後で、サーバーを直前の保守レベルに復元できます。

重要: マニファクチャリング・リフレッシュという特定の保守レベルでサーバーをインストールしてある場合は、IBM MQ を前の保守レベルに復元できません。

手順

1. 管理者としてログオンします。
2. IBM MQ インストール済み環境を使用するすべてのアプリケーションを停止します。

Managed File Transfer (MFT) コンポーネントを使用する場合は、すべての MFT エージェントで実行されていたすべてのファイル転送が完了したことを確認してください。エージェントに関連した転送を未完了のまま残さないでください。また、SYSTEM.FTE.STATE キューにメッセージを入れておかないでください。

3. IBM MQ インストール済み環境に関連したすべてのキュー・マネージャーのアクティビティを終了します。

- a) **dspmqs** コマンドを実行して、システムのすべてのキュー・マネージャーの状態のリストを表示します。

更新するインストール済み環境から以下のコマンドのいずれかを実行します。

```
dspmqs -o installation -o status  
dspmqs -a
```


dspmqs -o installation -o status は、IBM MQ のすべてのインストール済み環境に関連付けられたキュー・マネージャーのインストール済み環境名と状況を表示します。

dspmqs -a は、このコマンドを実行するインストール済み環境に関連付けられているアクティブなキュー・マネージャーの状況を表示します。

- b) 以下の例に示すように、MQSC コマンド **DISPLAY LSSTATUS** を使用して、キュー・マネージャーと関連付けられているリスナーの状況のリストを表示します。

```
echo DISPLAY LSSTATUS(*) STATUS | runmqsc QmgrName
```

- c) **endmqm** コマンドを実行して、このインストール済み環境と関連付けられた稼働中の各キュー・マネージャーを停止します。



endmqm コマンドは、アプリケーションに対して接続先のキュー・マネージャーが停止することを通知します。[キュー・マネージャーの停止](#)を参照してください。

保守が継続するために、アプリケーションは **endmqm** コマンドに応答して、キュー・マネージャーから切断し、ロードした IBM MQ ライブラリーを解放しなければなりません。そうしない場合、ア

アプリケーションを停止するなど、強制的にアプリケーションに IBM MQ リソースを解放させる別の方法を検討する必要があります。

さらに、インストール済み環境の一部であるクライアント・ライブラリーを使用しているアプリケーションも停止する必要があります。クライアント・アプリケーションは、異なる IBM MQ インストール済み環境を使用している、異なるキュー・マネージャーに接続している可能性があります。現在のインストール済み環境にあるキュー・マネージャーがシャットダウンすることについて、そのアプリケーションは通知を受けません。

インストール済み環境からの IBM MQ 共有ライブラリーをアプリケーションがロードし続けていると、IBM MQ 保守を適用できません。アプリケーションはキュー・マネージャーから切断されても、または強制的に切断されても、IBM MQ 共有ライブラリーをロードしたままの場合があります。

注：342 ページの『Linux での複数インスタンスのキュー・マネージャーへの保守レベル・アップデートの適用』では、複数インスタンス・キュー・マネージャーに保守を適用する方法が説明されています。マルチインスタンス・キュー・マネージャーの場合、あるサーバーに保守を適用している間も、別のサーバーで引き続き実行させることが可能です。

- d) 以下のコマンドを使用して、キュー・マネージャーに関連付けられたリスナーを停止します。

```
endmqlsr -m QMgrName
```

4. このインストール済み環境の IBM MQ サービスを停止します。

- a) タスクバーの **IBM MQ** アイコンを右クリックし、「**停止**」**IBM MQ** をクリックします。

5. 保守を対話式に除去するか、コマンドを使用してサイレントに除去します。

- 対話式:

- a. 保守が適用されている IBM MQ のインストールごとに、Windows スタート・メニューに以下のアイコンのいずれかが表示されます。

i) 「スタート」> 「すべてのプログラム」> 「**IBM MQ**」> 「リフレッシュ・パック **V.R.M.L** の除去 (**installation_name**)」

ii) 「スタート」> 「すべてのプログラム」> 「**IBM MQ**」> 「フィックスパック **V.R.M.L** の除去 (**installation name**)」

説明:

V はバージョン番号です

R はリリース番号です

M はモディフィケーション番号です

L はモディフィケーションのレベルです

- b. 保守を適用したいインストールを選択し、「**除去**」をクリックしてプロセスを開始します。

これにより、インストールは保守パッケージが適用される前の状態に戻ります。

- サイレント:

- a. 昇格されたコマンド・プロンプトを開いて、以下のコマンドを入力します。

```
amqicsdn.exe MQPINSTALLATIONNAME= name MQPUNINST=1 MQPSILENT=1
```

ここで、*name* は保守を除去するインストールの名前です。

[360 ページの表 38](#) にリストされているように、コマンドに他のプロパティを追加できます。

表 38. 保守アップデートのインストールやアンインストールで使用されるプロパティ

Property	値	説明
MQPLOG	<i>path\file_name</i>	有効なパスを渡して、インストール/アンインストール時に使用するログを指定します (例: MQPLOG="C:\TEMP\UPDATEINSTALL.LOG")。 MQPLOG が指定されていない場合 (IBM MQ プログラム・グループの「フィックスパックの適用」 n.n.n.n アイコンをクリックして保守を開始した場合)、デフォルトで使用されるログ名は、TEMP ディレクトリー (%TEMP%) 内の amqicsdn.txt になります。
MQPINSTALLATIONNAME	<i>Installation name</i>	保守するインストールの名前。(どのようなレベルのインストールであれ) このマシンにあるインストールが1つだけであれば、この引数は安全に省略できます。 マシンに複数のインストールが存在する場合、amqicsdn.exe が MQPINSTALLATIONNAME の値をチェックします。この値が指定されていない場合、または、指定された値が適切な値でない場合、GUI の選択ボックスが現れます。この選択ボックスには、この保守レベル・アップデートが適用されるインストール済み環境のリストが表示されます。適用可能なシステムがない場合、amqicsdn.exe は AMQ4781 というエラー・メッセージを発行して終了します。
MQPBACKUPPATH	<i>path</i>	インストール時にバックアップするディレクトリーを指定します。例: MQPBACKUPPATH="C:\BACKUP" 指定するディレクトリー、および中間ディレクトリーが既に存在している必要があります。まだ存在しないディレクトリーがある場合、インストールは失敗します。
MQPREBOOT	0 1	リブートするときにするかを指定します。例えば MQPREBOOT=1 です。 いずれの値も指定しない場合は、次の処理を入力するプロンプトが出ます。 MQPREBOOT が 0 に設定されている場合は、リブートは抑制されます。 MQPREBOOT が 1 に設定されている場合は、プロンプトなしでリブートが実行されます。

表 38. 保守アップデートのインストールやアンインストールで使用されるプロパティ (続き)		
Property	値	説明
MQPINUSEOK	0 1	<p>ファイルが他のアプリケーションによって現在ロックされていることが判明した場合でも、継続するかどうかを指定します。ファイルが別のアプリケーションによってロックされているのに継続することを選択した場合、フィックスパックのインストールを完了するには、リブートする必要があります。</p> <p>値が指定されていないか、または MQPINUSEOK が 0 に設定されている場合に、ファイルが他のアプリケーションによって使用されていることが検出されると、インストールは失敗します。</p> <p>MQPINUSEOK が 1 に設定されている場合は、インストールはリブートするまで据え置かれます。</p>

6. オプション: 保守が適用される前にシステムにロードされた保守ファイルがもう必要ない場合は、「コントロールパネル」から「プログラムの追加と削除」または「プログラムと機能」を使用して除去できます。

保守ファイルをサイレントで除去する場合、次のコマンドを実行します。

```
patch_install_files\IBM MQ (fix pack V.R.M.L files)_installation\Change IBM MQ
(fix pack V.R.M.L files) Installation.exe" -i silent
```

ここで、*patch_install_files* は保守ファイルがインストールされているインストール・ディレクトリーです。

デフォルトでは、このディレクトリーは C:\Program Files (x86)\IBM\source\WebSphere MQ V.R.M.L です。

注:

- このコマンドはディレクトリーの外で実行してください。そうしないと、ディレクトリーは除去されません。
- i silent** を指定しないと、このコマンドはグラフィカル・ユーザー・インターフェースのインストーラーを開始します。

次のタスク

保守の適用が完了した後、サーバー・インストール環境で、IBM MQ タスクバー・アプリケーションを手動で再始動する必要があります。

IBM MQ サービスはサーバーで自動的に再始動しますが、タスクバー・アプリケーションはどのログイン・セッションでも再始動しません。次の 3 つの方法のいずれかでタスクバー・アプリケーションを開始します。

- 「スタート」メニューからタスクバー・アプリケーションを手動で開始します。
- ログオフし、再度ログオンします。
- コマンドを実行します。

```
MQ_INSTALLATION_PATH\bin64\amqmtbri.exe -Startup
```

関連タスク

[キュー・マネージャーの停止](#)

350 ページの『Windows での保守レベル・サーバー・アップデートの適用』

IBM MQ for Windows に対する保守レベルのサーバーの更新は、対話式でもサイレントでも適用できます。

355 ページの『Windows での複数インスタンスのキュー・マネージャーへの保守レベル・アップデートの適用』

Windows プラットフォームでは、複数インスタンス・キュー・マネージャーを使用して、保守更新の適用によって生じる停止を減らすことができます。

関連資料

[DISPLAY LSSTATUS](#)

[dspmq \(キュー・マネージャーの表示\)](#)

[endmqm \(キュー・マネージャーの終了\)](#)

[endmqlsr \(リスナーの終了\)](#)

Windows Windows でのクライアントの保守レベルの更新

Windows では、IBM MQ に対する保守レベルのクライアントの更新は、対話式でもサイレントでも適用できます。また、IBM MQ の以前の保守レベルに戻すこともできます。

始める前に

個別のクライアント eImage を Passport Advantage からダウンロードすることはできなくなりました。代わりに、メイン IBM MQ サーバー eImage (サーバーとクライアントを含む) の内部からクライアント eImage を取得するか、または IBM MQ クライアント・コンポーネントを Fix Central からダウンロードすることができます。 [リソース・アダプター、クライアント、およびその他のリソースのリンク](#)にお進みください。

Windows Windows のクライアントへの保守レベル・アップデートの適用

IBM MQ for Windows クライアントへの保守レベルの更新は、対話式で適用することも、サイレント MSI 更新を実行して適用することもできます。

このタスクについて

setup.exe プログラムを実行して IBM MQ クライアントに保守を対話式に適用することも、ファイル IBM MQ.msi を指定して **msiexec** コマンドを実行することによってサイレント MSI 更新を実行することもできます。setup.exe ファイルと IBM MQ.msi ファイルは、どちらもクライアント・インストール・イメージの \Windows\MSI\ ディレクトリーにあります。

重要: サーバー保守レベルの更新は、eImage からインストールしたインストール済み環境を更新するためのものであり、Fix Central からダウンロードした IBM MQ クライアント・コンポーネントからクライアント・インストール済み環境を更新するための更新メカニズムとしてテストもサポートもされていません。

手順

- IBM MQ インストール・イメージにアクセスします。

[ダウンロード可能なインストール・イメージの入手先](#)を参照してください。

対話式クライアント更新

- クライアントのインストール・イメージで、\Windows\MSI\ ディレクトリーに移動してから、setup.exe プログラムを実行します。

サイレント・クライアント更新

- コマンド行で、**msiexec** コマンドを使用してサイレント MSI 更新を実行します。

- 単一インストール環境のみのコンピューターを更新するには、以下の例のようなコマンドを使用します。

```
msiexec /i "InstallationImage\Windows\MSI\IBM MQ.msi" /l*v install_log_path /q TRANSFORMS="1033.mst" REINSTALL=ALL REINSTALLMODE=vomus
```

- 複数のクライアントがある複数インストール環境のコンピューターで単一クライアントを更新するには、以下の例のようなコマンドを使用します。

```
msiexec /i "InstallationImage\Windows\MSI\IBM MQ.msi" /l*v install_log_path /q TRANSFORMS=":InstanceId2.mst;1033.mst" REINSTALL=ALL REINSTALLMODE=vomus
```

タスクの結果

保守が完了すると、**dspmqver** コマンドを実行して保守レベルを照会できます。詳しくは、[313 ページの『IBM MQ への保守の適用』](#)を参照してください。

Windows 以前の保守レベルへのクライアントの復帰 Windows

クライアントの場合、以前の保守レベルに戻す方法は、クライアント・インストールがサーバー eImage からインストールされたか、Fix Central からダウンロードした IBM MQ クライアント・コンポーネントからインストールされたかによって異なります。

このタスクについて

クライアント・インストール済み環境が IBM MQ サーバー eImage からインストールされた場合は、保守レベルの更新インストール済み環境をロールバックすることで、以前の保守レベルに戻すことができます。

重要: Fix Central からダウンロードした IBM MQ クライアント・コンポーネントからインストールしたクライアントのみのインストール済み環境を、Windows 上の以前の保守レベルに復元することはできません。これを行う必要がある場合は、まず現在インストールされているバージョンのクライアントをアンインストールしてから、適切な以前の保守レベルでクライアントを再インストールする必要があります。

手順

サーバー eImage からインストールしたクライアント・インストール済み環境を以前の保守レベルに戻すには、以下のようにします。

- 管理者としてログオンします。
- 対話式またはサイレントのいずれかで保守を削除します ([357 ページの『Windows での保守レベル・サーバー・アップデートの削除』](#)を参照)。

Fix Central からダウンロードした IBM MQ クライアント・コンポーネントからインストールしたクライアントのみ・インストール済み環境を以前の保守レベルに戻すには、以下のようにします。

- [247 ページの『Windows 上での IBM MQ のアンインストール』](#)の説明に従って、現行バージョンのクライアントをアンインストールします。
- クライアントを以前の保守レベルで再インストールします。

Windows Windows での保守レベル・アップデートのステージング

Windows システムでは、同じサーバー上の複数の IBM MQ インストール済み環境を使用して、保守レベル・アップデートのリリースを制御できます。

始める前に

この作業のステップは、Inst_1 と Inst_2 という名前の IBM MQ の 2 つのコピーと、1 つのサーバー上で実行される複数のアプリケーションと 2 つのキュー・マネージャー (QM1 と QM2) があると仮定したシナリオ例に基づいています。このシナリオの構成をセットアップするには、以下のステップを実行します。

1. IBM MQ のコピーを 2 つインストールします。この例では、Inst_1 および Inst_2 という名前が付けられています。
2. **setmqinst** を実行して Inst_1 をプライマリーにします。
3. **setmqm** を実行して、サーバー上のすべてのキュー・マネージャーを Inst_1 に関連付けます。
4. サーバー上のすべてのキュー・マネージャーを始動します。
5. IBM MQ Explorer の Inst_1 に関連付けられたキュー・マネージャーとのすべての直接接続を表示して接続します。

6. IBM MQ Explorer の各インスタンスで、すべてのキュー・マネージャーとのリモート接続をセットアップします。

注: 1Q 2023 以降、Multiplatforms の保守には以下の 2 つのタイプがあります。

- フィックスパック。これには、前回のフィックスパック配信 (または GA) 以降に修正されたすべての問題のロールアップが含まれます。フィックスパックは、通常のサポート・ライフサイクルにおいて Long Term Support (LTS) リリース専用で作成されます。
- 累積セキュリティ更新 (CSU)。小規模な更新で、前回の保守 (GA) 以降にリリースされたセキュリティ・パッチが含まれています。CSU は、LTS リリース (拡張サポートのリリースを含む) 用、および関連するセキュリティ・パッチを提供するために必要な最新の IBM MQ Continuous Delivery (CD) リリース用に作成されています。

1Q 2023 以降の保守リリースの場合、VRMF の 4 桁目はフィックスパック番号または CSU 番号のいずれかを表します。両方のタイプの保守は相互に累積され (つまり、古い CSU およびフィックスパックに含まれているすべてのものが含まれています)、両方とも保守を適用するために同じメカニズムを使用してインストールされます。どちらのタイプの保守でも、VRMF の F 桁が以前のどの保守よりも高い番号に更新されます。フィックスパックは 5 で割り切れる「F」値を使用し、CSU は 5 で割り切れない「F」値を使用します。

1Q 2023 より前の保守リリースの場合、VRMF の 4 桁目は常にフィックスパック・レベルを表します。例えば、IBM MQ 9.3.0 LTS リリースの最初のフィックスパックには、9.3.0.1 という番号が付けられています。

詳しくは、[IBM MQ の保守デリバリー・モデルの変更点を参照してください](#)。

このタスクについて

IBM MQ の複数のコピーをサーバーにインストールして、IBM MQ 保守レベル・アップデートのリリースをステージングすることができます。例えば、タスク・ステップで説明したシナリオのように、2 つのインストール済み環境を使用して保守レベルの更新をロールアウトすることにより、サーバー上で 2 つの保守レベルを維持します。これは、前の保守レベルを次のレベルに置き換える前に、すべてのキュー・マネージャーとアプリケーションを実動保守レベルにすることを目的としています。

アプリケーションが使用するインストール済み環境は、アプリケーションの接続先のキュー・マネージャーによって駆動されます。**setmqm** コマンドは、キュー・マネージャーをインストール済み環境に関連付けます。そのインストール済み環境と同じかそれよりも高いコマンド・レベルであれば、キュー・マネージャーを別のインストール済み環境に関連付けることができます。このシナリオでは、すべてのインストール済み環境が同じコマンド・レベルです。フィックスパックまたは累積セキュリティ更新 (CSU) を実行しているいずれかのインストール済み環境にキュー・マネージャーを関連付けたり、関連付けたりすることができます。

このシナリオでは、アプリケーションはプライマリー・インストールにリンクします。このアプリケーションがキュー・マネージャーに接続している場合、IBM MQ は、そのキュー・マネージャーに関連付けられているインストール済み環境にリンケージを切り替えます。[414 ページの『AIX, Linux, and Windows での複数インストール済み環境のキュー・マネージャーの共存』](#)を参照してください。

製品資料で説明されているリンク・オプションを使用してビルドされたアプリケーションの場合、IBM MQ アプリケーション用のリンク・ライブラリー検索パスを構成する最も簡単な方法は、インストール済み環境をプライマリーにすることです。IBM MQ のリンク・ライブラリーそれ自体にフィックスを導入することが重要である場合に限り、検索パスを検討する必要があります。IBM MQ のリンク・ライブラリー・フィックスが導入されているインストール済み環境をプライマリーにするか、(おそらく **setmqenv** コマンドを実行して) アプリケーションに対してローカル調整を行う必要があります。[454 ページの『Windows での IBM MQ ライブラリー・ロードの新しいバージョンへのマイグレーション』](#)を参照してください。

別の問題としてコマンドの実行があります。コマンドは常にプライマリーのインストール済み環境か、**setmqenv** コマンドを実行して選択したインストール済み環境から実行されます。間違ったインストール済み環境からコマンドを実行した場合、そのコマンドは失敗します。例えば、QM1 が Inst_1 に関連付けられている場合、コマンド Inst_2_Installation_path/bin/strmqm QM1 の実行は失敗します。

IBM MQ Explorer を使用していて、インストール済み環境が 2 つある場合は、IBM MQ Explorer のインスタンスも 2 つあります。すなわち、1 つは一方のインストール済み環境にリンクされ、1 つはもう一方にリ

ンクされます。各 IBM MQ Explorer には、IBM MQ Explorer のインスタンスと同じインストール済み環境に関連付けられているローカル接続されたキュー・マネージャーを表示します。サーバー上のすべてのキュー・マネージャーをモニターするには、他のインストール済み環境に関連付けられているキュー・マネージャーとのリモート接続をセットアップします。

手順

最初の保守レベル・アップデートを Inst_2 に適用します。

1. 最初のフィックスパック または累積セキュリティ更新 (CSU) など をダウンロードします。
詳細については、[10 ページの『ダウンロード可能なインストール・イメージの入手先』](#)を参照してください。
2. Inst_2 にダウンロードしたフィックスパック または累積セキュリティ更新 (CSU) を適用します。
詳細については、[350 ページの『Windows での保守レベル・サーバー・アップデートの適用』](#)を参照してください。
3. Inst_2 を検査します。
4. キュー・マネージャーを Inst_2 に一度に 1 つずつ転送します。

- a) QM1 とそれに接続されているアプリケーションを停止します。

endmqm コマンドは、アプリケーションに対して接続先のキュー・マネージャーが停止することを通知します。[キュー・マネージャーの停止](#)を参照してください。

注: 355 ページの『Windows での複数インスタンスのキュー・マネージャーへの保守レベル・アップデートの適用』では、複数インスタンス・キュー・マネージャーに保守を適用する方法が説明されています。マルチインスタンス・キュー・マネージャーの場合、あるサーバーに保守を適用している間も、別のサーバーで引き続き実行させることが可能です。

- b) Inst_2 **setmqenv** コマンドを使用して、インストール済み環境に対してローカル環境をセットアップします。

```
"Inst_2_INSTALLATION_PATH\bin\setmqenv" -s
```

-s オプションは、**setmqenv** コマンドを実行するインストール済み環境をセットアップします。

- c) **setmqm** コマンドを使用して、キュー・マネージャーを Inst_2 に関連付けます。

```
setmqm -m QM1 -n Inst_2
```

- d) **strmqm** コマンドを使用して QM1 を開始します。

```
strmqm QM1
```

- e) QM2 についてサブステップ c および d を繰り返します。

- f) Inst_2 用に IBM MQ Explorer をセットアップします。

- i) IBM MQ Explorer の Inst_2 インスタンスを開始します。

ヒント: Windows の場合は、システム・トレイ内の IBM MQ アイコンの上にマウス・ポインターを移動します。吹き出しヘルプに、IBM MQ Explorer インスタンスに関連付けられているインストール済み環境の名前が表示されます。

- ii) **IBM MQ** > 「キュー・マネージャー」 > 「キュー・マネージャーの表示/非表示 ...」 > をクリックします。
- iii) 「非表示のキュー・マネージャー」 リスト > 「表示」でリストされる直接接続された各キュー・マネージャーをクリックします。
- iv) 「クローズ」をクリックします。

5. **setmqinst** コマンドを使用して Inst_2 1 次を設定します。

```
"Inst_2_INSTALLATION_PATH\bin\setmqinst" -i -n Inst_2
```

2 番目の保守レベル・アップデートを Inst_1 に適用します。

6. または累積セキュリティ更新 (CSU) ご使用の製品のバージョン用の 次のフィックスパックをリリース時にダウンロードします。

詳細については、[10 ページの『ダウンロード可能なインストール・イメージの入手先』](#)を参照してください。

7. Inst_1 にダウンロードしたばかりのフィックスパック または累積セキュリティ・アップデート (CSU) を適用します。

詳細については、[350 ページの『Windows での保守レベル・サーバー・アップデートの適用』](#)を参照してください。

8. Inst_1 を検査します。

9. キュー・マネージャーを Inst_1 に一度に 1 つずつ転送します。

- a) 手順 [365 ページの『4』](#) の手順に従います。

指示にある Inst_2 を Inst_1 で置き換えます。

10. **setmqinst** コマンドを使用して Inst_1 1 次を設定します。

```
"Inst_1_INSTALLATION_PATH\bin\setmqinst" -i -n Inst_1
```

後続の保守フィックスの場合は、Inst_2 と Inst_1 を交互に使用します。

11. ステップ [365 ページの『1』](#) から [365 ページの『5』](#) (Inst_2 の場合) およびステップ [366 ページの『6』](#) から [366 ページの『10』](#) (Inst_1 の場合) を繰り返します。

関連概念

[411 ページの『バージョン 7.1 でのキュー・マネージャーの共存』](#)

複数のキュー・マネージャーは、名前が別であれば、同じ IBM MQ インストール済み環境を使用している限り、どのサーバー上でも共存することができます。z/OS、AIX、Linux、and Windows では、異なる複数のキュー・マネージャーを同じサーバー上で共存させ、異なるインストール済み環境と関連付けることができます。

[414 ページの『AIX、Linux、and Windows での複数インストール済み環境のキュー・マネージャーの共存』](#)

IBM MQ for AIX、Linux、and Windows の複数のコピーを同じサーバーにインストールできます。これらの IBM MQ コピーは、同じバージョン・レベルでも異なるバージョン・レベルでもかまいません。これは、複数インストールと呼ばれます。複数インストール済み環境は、ある IBM MQ バージョンから新しいバージョンにアップグレードする場合に特に役立ちます。これにより、前のバージョンを後のバージョンと一緒に実行できるようになります。

関連タスク

[189 ページの『Windows への IBM MQ サーバーのインストール』](#)

Windows では、IBM MQ は Microsoft インストーラー (MSI) を使用してインストールされます。インストール・ランチャッドを使用して MSI を起動することも、MSI を直接起動することもできます。

[キュー・マネージャーとインストールの関連付け](#)

[プライマリー・インストールの変更](#)

関連資料

[setmqenv](#)

[setmqinst](#)

[setmqm](#)

z/OS での保守の適用と削除

保守をインストールして、IBM MQ for z/OS を新しい保守レベルに更新することができます。

始める前に

このタスクは、Long Term Support リリースと Continuous Delivery リリースの違い、および各ケースに適用される保守デリバリー・モデルを理解していることを前提としています。詳しくは、「[IBM MQ リリース・タイプおよびバージョン管理](#)」を参照してください。

キュー・マネージャーのコマンド・レベルは、3桁のVRMレベルです。IBM MQプログラムは、接続先のキュー・マネージャーのコマンド・レベルを取得するために、MQIA_COMMAND_LEVELセレクターを渡してMQINQを呼び出すことができます。

このタスクについて

IBM MQ for z/OSは、保守のためにPTFを使用します。

LTS PTFは、特定のリリース・レベルに対応する特定のライブラリー・セットに固有のものとなります。UNIX System Services機能(つまり、JMSおよびWEB UI、Connector Pack、およびManaged File Transfer)の場合、z/OS PTFは、Multiplatformsフィックスパックおよび累積セキュリティ更新(CSU)に直接対応しています。これらのフィックスは累積的であり、同等のMultiplatformsフィックスパックまたはCSUと同時に入手可能になります。

CD CD CSUは通常、CDリリース間では使用できませんが、次のIBM MQ for z/OS CDリリースに含まれています。サポートに連絡して++USERMODを要求することもできます。

IBM MQ for z/OSのその他のフィックスは、特定の部分に対する別個のフィックスです。これらのフィックスは、特定の問題を解決し、累積的な問題ではなく、作成時に使用可能になります。

PTFは、SMP/Eを使用して、インストールされたコードに適用されたり、インストールされたコードから除去されたりします。SMP/Eの詳細については、[287ページの『IBM MQ for z/OSのインストール』](#)と[288ページの『z/OSのインストールの概要』](#)、および該当するプログラム・ディレクトリーを参照してください。プログラム・ディレクトリーのダウンロード・リンクについては、「[IBM MQ for z/OSプログラム・ディレクトリーのPDFファイル](#)」を参照してください。

PTFに付随の資料に記述された例外を別にして、PTFによってIBM MQの正しい動作が変更されることはなく、またPTFは取り消し可能です。それでも、フィックスが重要なプログラムの操作を予期しない方法で変更していないか確認する必要があります。

PTFを適用してもコードのバージョン・レベル、リリース・レベル、または保守レベルは変わりません。保守を適用した後、キュー・マネージャーの移行は必要ありません。PTFはRecommended Service Updates(RSU)にグループ化され、Consolidated Service Test(CST)でまとめてテストされています。[Consolidated Service Test and the RSU](#)を参照してください。

ソフトウェア・フィックスのカテゴリーに適用されるPTFはグループ化され、フィックス・カテゴリーを使用して識別される場合があります。詳しくは、[IBM Fix category values and descriptions](#)を参照してください。

手順

1. 「[IBM MQ 9.3のダウンロード](#)」を開きます。
2. 最新のCDレベルにアクセスするには、CDタブをクリックします。
 - a) 「[z/OSのCDリリースのダウンロード](#)」セクションを見つけます。
 - b) 最新のCDレベルを取得するには、「[ShopzからIBM MQ 9.3.x基本インストール・イメージおよびPTFをダウンロード](#)」をクリックします。

新しい製品インストールとしてフィーチャーをオーダーするか、以前にインストールされたリリースにPTFをダウンロードして適用してください。

z/OS用のCSUダウンロードはありません。これは、次のIBM MQ for z/OS 9.3 CDリリースに組み込まれます。
3. 最新のLTSダウンロードにアクセスするには、LTSタブをクリックします。

このタブから、最新のLTS基本インストール・レベルと、LTSフィックスパックまたはLTS CSU(いずれか最新のものを)をダウンロードできます。

 - a) 「[z/OSのLTSリリースのダウンロード](#)」セクションを見つけます。
 - b) 最新のLTSベース・インストール・レベルを入手するには、「[ShopzからIBM MQ 9.3.0 LTSベース・インストール・イメージおよびPTFをダウンロード](#)」をクリックします。

新しい製品インストールとしてフィーチャーをオーダーするか、以前にインストールされたリリースに PTF をダウンロードして適用してください。

- c) 最新のフィックスパックまたは LTS CSU を入手するには、「**Shopz から IBM MQ 9.3.0.xx フィックスパック /CSU PTF をダウンロードする**」をクリックします。

フィックスパックおよび CSU は累積されます。したがって、最新のフィックス (フィックスパックまたは CSU のいずれか) のみが提供されます。

関連概念

IBM MQ のリリース・タイプとバージョン管理

411 ページの『バージョン 7.1 でのキュー・マネージャーの共存』

複数のキュー・マネージャーは、名前が別であれば、同じ IBM MQ インストール済み環境を使用している限り、どのサーバー上でも共存することができます。z/OS、AIX、Linux、and Windows では、異なる複数のキュー・マネージャーを同じサーバー上で共存させ、異なるインストール済み環境と関連付けることができます。

mqweb サーバーへの WebSphere Liberty 暫定修正の適用

mqweb サーバーを実行する WebSphere Liberty に WebSphere Liberty インテリム・フィックスを適用することができます。

このタスクについて

このタスクは、IBM MQ Long Term Support と IBM MQ Continuous Delivery の両方に適用されます。

重要: IBM MQ インストール済み環境にインストールされている WebSphere Liberty バージョンの暫定修正が入手できない場合は、IBM サポートに連絡する必要があります。IBM MQ Console および REST API によって使用される WebSphere Liberty バージョンを変更しようとしてはならず、WebSphere Liberty 暫定修正の適用のみを検討する必要があります。

注: この情報は IBM MQ Appliance には適用されません。

手順

- Liberty のバージョンを確認します。
そのためには、以下のコマンドを実行します。




```
<MQ_INSTALLATION_PATH>/web/bin/productInfo version --ifixes
```

- Liberty APAR のセキュリティ・リンクまたはページの情報を使用して、インストールされているバージョンの正しいアーカイブ暫定修正 (iFix) を見つけます。

Liberty アーカイブ暫定修正は JAR 形式で提供され、インストール手順について参照できる関連する README ファイルがあります。両方のファイルを一時ディレクトリーにダウンロードします。

- 暫定修正がダウンロードされたら、コンソールを開始して、その暫定修正 JAR ファイルが含まれているディレクトリーにナビゲートします。
- 次のコマンドを使用して、mqweb サーバーを停止します。

```
<MQ_INSTALLATION_PATH>/bin/endmqweb
```

-   
管理ユーザーとして、以下のコマンドを実行して、ユーザーの umask を 022 に設定します。

```
umask 022
```

- 管理ユーザーとして、以下のコマンドを実行して暫定修正をインストールします。

```
java -jar <iFix JAR> -installLocation <MQ_INSTALLATION_PATH>/web
```

- 以下のコマンドを実行し、出力を調べて、暫定修正が正しくインストールされていることを確認します。


```
<MQ_INSTALLATION_PATH>/web/bin/productInfo version --ifixes
```

8. 次のコマンドを使用して、mqweb サーバーを再始動します。

```
<MQ_INSTALLATION_PATH>/bin/stmqweb
```

タスクの結果

mqweb サーバーの再始動時に、暫定修正をロードする必要があります。

例

以下の例は、APAR PH31442 の WebSphere Liberty 暫定修正を Linux 上の IBM MQ 9.1.0.8 インストール済み環境に適用する方法を示しています。

1. 以下のコマンドを実行して、IBM MQ 9.1.0.8: にインストールされている Liberty のバージョンを確認します。

```
/opt/mqm/web/bin/productInfo version --ifixes
```

このコマンドは、Liberty バージョンが 21.0.0.3:であることを示す以下の出力を生成します。

```
製品名: WebSphere Application Server  
製品バージョン: 21.0.0.3  
製品エディション: BASE
```

2. [APAR PH31442](#) の Web ページに進みます。
3. Web ページの「[パッケージのダウンロード](#)」セクションで、アーカイブ **21003-wlp-archive-IFPH34122** のダウンロード・リンクをクリックします。
4. Fix Central にリダイレクトされた後、以下のファイルを一時ディレクトリーにダウンロードします。
 - 21003-wlp-archive-IFPH34122-ReadMe.txt
 - 21003-wlp-archive-ifph34122.jar
5. コンソールを開始し、一時ディレクトリーにナビゲートします。
6. 次のコマンドを使用して、mqweb サーバーを停止します。

```
/opt/mqm/bin/endmqweb
```

7. 以下のコマンドを root ユーザーとして実行して、umask を 022 に設定します。

```
umask 022
```

8. 次に、同じ root ユーザーとして以下のコマンドを実行して、暫定修正をインストールします。

```
java -jar 21003-wlp-archive-ifph34122.jar --installLocation /opt/mqm/web
```

すべてうまくいくと、以下の出力が表示されます。

```
現在、 /opt/mqm/web にある Liberty インストール・ディレクトリーにフィックスを適用しています。  
lib/com.ibm.ws.ui.tool.javaBatch_1.0.50.c1210320210319-1444.jar  
lib/com.ibm.ws.ui.tool.explore_1.0.50.c1210320210319-1444.jar  
lib/com.ibm.ws.ui_1.0.50.c1210320210319-1444.jar  
フィックスが正常に適用されました。  
すべての製品ファイルを正常に抽出しました。
```

9. 以下のコマンドを実行して、暫定修正が正しくインストールされていることを確認します。

```
/opt/mqm/web/bin/productInfo version --ifixes
```

次のような出力が表示されます。

```
製品名: WebSphere Application Server  
製品バージョン: 21.0.0.3  
製品エディション: BASE
```

```
「 iFix」の「 PH34122 : [21003-wlp-archive-IFPH34122]
```

10. 次のコマンドを使用して、mqweb サーバーを再始動します。

```
/opt/mqm/bin/strmqweb
```

関連タスク

[IBM サポートへの連絡](#)

関連資料

[endmqweb \(mqweb サーバーの停止\)](#)

[strmqweb \(mqweb サーバーの開始\)](#)

IBM MQ のアップグレード

アップグレードとは、既存の IBM MQ インストール済み環境を取り除き、新しいレベルのコードにアップグレードするプロセスです。

始める前に

このタスクは、Long Term Support リリースと Continuous Delivery リリースの違い、および各ケースに適用される保守デリバリー・モデルを理解していることを前提としています。詳しくは、「[IBM MQ リリース・タイプおよびバージョン管理](#)」を参照してください。

このタスクについて

あるリリースから別のリリースにアップグレードする場合、またはフィックスパック、累積セキュリティ更新 (CSU)、または暫定修正を含む保守を適用する場合、変更の影響は VRMF レベルでの変更の程度によって異なります。

- アップグレードという用語は、バージョン V、リリース R、またはモディフィケーション M のレベルを上げることに適用されます。
- フィックス という用語は、フィックスの F レベルを上げる場合に適用されます。

V、R、または M レベルを変更するたびに、キュー・マネージャーのコマンド・レベルが変更されます。F レベルへの変更では、コマンド・レベルは変更されません。

Multi Multiplatforms では、アップグレードが適用された後、VRM の変更をバックアウトする唯一の方法は、以下のいずれかのアクションを実行することです。

- 製品コードをアンインストールして、コードを再インストールします。
- 既存のコードとともに旧レベルのコードをインストールし、[setmqm](#) コマンドを使用して、キュー・マネージャーを他のインストール済み環境と関連付ける。

一般的な規則として、新規インストールのコマンド・レベルを更新するインストールを実行し、キュー・マネージャーを開始した場合、変更をバックアウトすることはできません。

z/OS z/OS では、IBM MQ の新規リリースをインストールして、IBM MQ を新規 VRM レベルにアップグレードすることができます。詳しくは、[520 ページの『z/OS での IBM MQ のアップグレードおよびマイグレーション』](#)を参照してください。

手順

1. 「[IBM MQ 9.3 のダウンロード](#)」を開きます。
2. 最新の CD ダウンロードにアクセスするには、CD タブをクリックします。

このタブから、最新の CD レベルおよび最新の CD CSU をダウンロードできます。最新の CD レベルを実行していない場合は、最新の CSU を適用する前に、それをダウンロードしてインストールする必要があります。

ダウンロードのフォーマットはプラットフォームによって異なります。Multiplatforms の場合は、Passport Advantage または Fix Central から 1 つ以上のパーツをダウンロードします。z/OS の場合は、

Shopz から PTF をダウンロードします。アプライアンスの場合は、Fix Central からファームウェア・イメージをダウンロードします。

- a) ご使用のプラットフォームのダウンロード・セクションを見つけます。例えば、**Multiplatforms 用の CD リリースのダウンロード**などです。
- b) 最新の CD レベルを入手するには、**IBM MQ 9.3.x 基本インストール・イメージのダウンロード**をクリックします。例えば、Multiplatforms の場合は、**IBM MQ 9.3.x 基本インストール・イメージを Passport Advantage からダウンロード**します。
- c) 最新の CSU を入手するには、**Fix Central から IBM MQ 9.3.x.x CSU をダウンロード**します。
z/OS 用の CSU ダウンロードはありません。これは、次の IBM MQ for z/OS 9.3 CD リリースに組み込まれます。

3. 最新の LTS ダウンロードにアクセスするには、LTS タブをクリックします。

このタブから、最新の LTS 基本インストール・レベルと、LTS フィックスパックまたは LTS CSU (いずれか最新のものを) をダウンロードできます。

ダウンロードのフォーマットはプラットフォームによって異なります。Multiplatforms の場合は、Passport Advantage または Fix Central から 1 つ以上のパーツをダウンロードします。z/OS の場合は、Shopz から PTF をダウンロードします。アプライアンスの場合は、Fix Central からファームウェア・イメージをダウンロードします。

- a) ご使用のプラットフォームのダウンロード・セクションを見つけます。例えば、**Multiplatforms 用の LTS リリースのダウンロード**などです。
- b) 最新の LTS 基本インストール・レベルを取得するには、「**IBM MQ 9.3.0 LTS 基本インストール・イメージのダウンロード**」をクリックします。例えば、Multiplatforms の場合は、「**Passport Advantage から最新の IBM MQ 9.3.0 LTS ベース・インストール・イメージをダウンロード**」をクリックします。
- c) 最新のフィックスパックまたは CSU を入手するには、「**IBM MQ 9.3.0.xx フィックスパック /CSU のダウンロード**」をクリックします。

フィックスパックおよび CSU は累積されます。したがって、最新のフィックス (フィックスパックまたは CSU のいずれか) のみが提供されます。

関連タスク

[313 ページの『IBM MQ への保守の適用』](#)

保守とは、取り消し可能な修正の適用のことです。キュー・マネージャー・データに対する変更は、すべて前のコード・レベルと互換性があります。

Linux での IBM MQ インストール済み環境のアップグレード

IBM MQ 9.3.0 から、前のバージョンをアンインストールすることなく、Linux システム上の IBM MQ インストール済み環境をアップグレードすることができます。アップグレード元のバージョンは IBM MQ 9.2.0 以降でなければならず、最後に適用されたフィックス (存在する場合) は製造リフレッシュでなければなりません。アップグレードするには、rpm を使用するか、Linux Ubuntu では Debian apt または dpkg インストーラーを使用し、Linux Red Hat では yum を使用します。

始める前に

データをバックアップしたことを確認します。

代わりに保守レベルの更新を適用する場合 (例えば、Long Term Support リリースにフィックスパックを適用する場合や、Long Term Support または最新の Continuous Delivery に累積セキュリティ更新 (CSU) を適用する場合など) は、[331 ページの『Linux での保守の適用と削除』](#)を参照してください。

手順

- [372 ページの『rpm コマンドを使用した Linux での IBM MQ インストール済み環境のアップグレード』](#)
- [374 ページの『yum を使用した IBM MQ Linux での Red Hat インストールのアップグレード』](#)

- 377 ページの『[dpkg を使用した Linux Ubuntu での IBM MQ インストール済み環境のアップグレード](#)』
- 380 ページの『[apt を使用した Linux Ubuntu での IBM MQ インストール済み環境のアップグレード](#)』

V 9.3.0 rpm コマンドを使用した **Linux** での **IBM MQ** インストール済み環境のアップグレード

IBM MQ 9.3.0 以降、rpm を使用して、Linux システム上の IBM MQ インストール済み環境をアップグレードできます。アップグレード元のバージョンは IBM MQ 9.2.0 以降でなければならず、最後に適用されたフィックス (存在する場合) は製造リフレッシュでなければなりません。

始める前に

代わりに保守レベルの更新を適用する場合 (例えば、Long Term Support リリースにフィックスパックを適用する場合や、Long Term Support または最新の Continuous Delivery に累積セキュリティー更新 (CSU) を適用する場合など) は、[331 ページの『Linux での保守の適用と削除』](#)を参照してください。

前のバージョンに適用した最後のフィックスが製造リフレッシュであった場合は、次のリリースの製品をインストールできます。例えば:

- IBM MQ 9.2.0 Fix Pack 7 は、製造元のリフレッシュです。 **dspmqrver** コマンドは 9.2.0.7 を表示し、重要なランタイム・パッケージのファイル名は MQSeriesRuntime-9.2.0-7.x86_64.rpm です。このフィックスパックから IBM MQ 9.3.0 にマイグレーションできます。
- IBM MQ 9.2.0 Fix Pack 10 は、保守レベルの更新です。重要なランタイム・パッケージのファイル名は MQSeriesRuntime-U92010-9.2.0-10.x86_64.rpm です。ファイル名にトークン U92010 が含まれていることに注意してください。ランタイム・パッケージの名前に U とそれに続くバージョン、リリース、モディフィケーション、およびフィックスパック番号が含まれている場合、IBM MQ インストーラーは続行せず、エラーを表示します。

最後に適用したフィックスが保守レベルの更新であった場合は、製品の次のリリースにマイグレーションする前に、前または後で製造リフレッシュにマイグレーションする必要があります。[331 ページの『Linux での保守の適用と削除』](#)を参照してください。

注:

- **Deprecated** IBM MQ Bridge to Salesforce は、2022 年 11 月 22 日以降のすべてのリリースで非推奨になりました ([US Announcement letter 222-341](#) を参照)。
- **Deprecated** IBM MQ Bridge to blockchain は、2022 年 11 月 22 日以降のすべてのリリースで非推奨になりました ([US Announcement letter 222-341](#) を参照)。Blockchain 接続は、IBM App Connect を使用するか、IBM Cloud Pak for Integration で使用可能な App Connect 機能を使用して実現できます。
- **V 9.3.2** **Removed** Continuous Delivery の場合、IBM MQ Bridge to blockchain は IBM MQ 9.3.2 で製品から削除されています。

Linux for x86-64 の場合のみ、IBM MQ Bridge to blockchain が存在するインストール済み環境でマイグレーションを行う場合は、IBM MQ 9.3.2 以降にアップグレードする前にそれを削除する必要があります。

- **V 9.3.0** IBM MQ 9.3.0 以降、IBM MQ Explorer は IBM MQ インストール・パッケージから削除されました。Linux for x86-64 の場合のみ、IBM MQ インストールの一部として IBM MQ Explorer が存在するインストール済み環境にマイグレーションする場合は、IBM MQ 9.3.0 以降にアップグレードする前に、それを削除する必要があります。

このタスクについて

rpm を使用した IBM MQ インストール済み環境の変更について詳しくは、[159 ページの『rpm を使用した Linux での IBM MQ のアンインストールまたは変更』](#)を参照してください。

手順

1. 以下のタスクが完了していることを確認してください。

- a) ご使用のすべての IBM MQ アプリケーションを停止します。
 - b) リスナーをシャットダウンします。
 - c) すべてのキュー・マネージャーを停止します。
 - d) データをバックアップします。
2. root として、または以下のコマンドを実行するための十分な権限を使用してログインします。
- これを行うには、コマンドの前に **sudo** を追加するか、以下を変更します。 **su** コマンドを使用してシェルで root ユーザーに変更します。詳細については、[sudo と su の間の相違点の探索 Linux](#) のコマンド。
3. オプション: インストール・メディアが Passport Advantage から入手した [ダウンロード可能なインストール・イメージ](#) である場合は、**tar.gz** ファイルを解凍し、**tar** ファイルからインストール・ファイルを解凍する必要があります。
- a) 以下のコマンドを使用してファイルを圧縮解除します。

```
gunzip partName.tar.gz
```

ここで、*partName* は、インストール・イメージ・ファイルの名前です。

- b) 次のコマンドを使用して、**tar** ファイルからインストール・ファイルを抽出します。

```
tar -xvf partName.tar
```

ここで、*partName* は、インストール・イメージ・ファイルの名前です。

重要: **tar** イメージを解凍するには、GNU tar (**gtar** とも呼ばれる) を使用する必要があります。

4. 現行ディレクトリーをインストール・ファイルの場所に設定します。ロケーションは、ネットワーク・ロケーションまたはローカル・ファイル・システム・ディレクトリーの場合があります。
5. オプション: これがシステム上の唯一のインストール環境でない場合、または、デフォルト以外の場所にある IBM MQ インストール環境をアップグレードする場合は、**crtmqpkg** を実行して、アップグレードする固有のパッケージ・セットを作成します。

```
./crtmqpkg suffix
```

suffix には、システムのインストール・パッケージを一意に識別する任意の名前を指定します。*suffix* は、インストール名と同じ名前にすることはできますが、インストール名とは異なるものです。*suffix* には、A から Z、a から z、および 0 から 9 の範囲の英数字を組み合わせた最大 16 文字の名前を指定できます。

注: このコマンドは、一時ディレクトリーの中にインストール・パッケージの完全なコピーを作成します。デフォルトでは、一時ディレクトリーは `/var/tmp` に置かれています。このコマンドを実行する前に、システムに十分な空きスペースがあることを確認する必要があります。別の場所を使用するには、**crtmqpkg** コマンドの実行前に `TMPDIR` 環境変数を設定できます。以下に例を示します。

```
$ TMPDIR=/test ./crtmqpkg suffix installationPath
```

6. 現行ディレクトリーをインストール・パッケージの場所に設定します。**crtmqpkg** コマンドを使用した場合、このディレクトリーは、**crtmqpkg** コマンド操作が正常に完了したときに指定していた場所です。
7. IBM MQ 9.2.0 以降では、製品のインストールの前後にライセンスに同意することができます。インストールの前にライセンスを受け入れるには、**mqlicense.sh** スクリプトを実行します。使用条件が、環境に応じた適切な言語で表示され、使用条件を受け入れるか拒否するかを尋ねられます。
 - X Window を (可能であれば) 使用するデフォルトの方法で使用条件を表示するには、以下のコマンドを使用します。

```
./mqlicense.sh
```

- 使用条件を現在のシェルでテキスト (スクリーン・リーダーで読み上げ可能) として表示するには、以下のコマンドを使用します。

```
./mqlicense.sh -text_only
```

ライセンスへの同意についての詳細は、[111 ページの『IBM MQ for Linux でのライセンスの受け入れ』](#)を参照してください。

8. IBM MQ をアップグレードします。

- デフォルトの場所にあるすべてのコンポーネントをアップグレードするには、以下のコマンドを使用します。

```
rpm -Uvh MQSeries*
```

- デフォルトの場所にある特定のコンポーネントをアップグレードするには、以下のコマンドを使用します。

```
rpm -Uvh packageName.rpm
```

packageName.rpm は、アップグレードする 1 つ以上のコンポーネントのリストです。コンポーネントの完全なリストについては、[113 ページの『Linux システム用の IBM MQ rpm コンポーネント』](#)を参照してください。

- デフォルト以外の場所にあるすべてのコンポーネントをアップグレードするには、以下のコマンドを使用します。

```
rpm --prefix installationPath -Uvh MQSeries*
```

installationPath には、IBM MQ がインストールされているパスを指定します。

- デフォルト以外の場所にある特定のコンポーネントをアップグレードするには、以下のコマンドを使用します。

```
rpm --prefix installationPath -Uvh packageName.rpm
```

installationPath には、IBM MQ がインストールされている場所、*packageName.rpm* には、アップグレードする 1 つ以上のコンポーネントのリストを指定します。コンポーネントの完全なリストについては、[113 ページの『Linux システム用の IBM MQ rpm コンポーネント』](#)を参照してください。

9. 以下の **dspmqrver** コマンドを使用して、予想したバージョンであることを確認します。

```
dspmqrver
```

関連タスク

[374 ページの『yum を使用した IBM MQ Linux での Red Hat インストールのアップグレード』](#)

IBM MQ 9.3.0 以降、yum を使用して、Linux Red Hat システム上の IBM MQ インストール済み環境をアップグレードできます。アップグレード元のバージョンは IBM MQ 9.2.0 以降でなければならず、最後に適用されたフィックス (存在する場合) は製造リフレッシュでなければなりません。

[380 ページの『apt を使用した Linux Ubuntu での IBM MQ インストール済み環境のアップグレード』](#)

IBM MQ 9.3.0 以降では、apt を使用して Linux Ubuntu システム上の IBM MQ インストール済み環境をアップグレードできます。アップグレード元のバージョンは IBM MQ 9.2.0 以降でなければならず、最後に適用されたフィックス (存在する場合) は製造リフレッシュでなければなりません。

V 9.3.0 yum を使用した IBM MQ Linux での Red Hat インストールのアップグレード

IBM MQ 9.3.0 以降、yum を使用して、Linux Red Hat システム上の IBM MQ インストール済み環境をアップグレードできます。アップグレード元のバージョンは IBM MQ 9.2.0 以降でなければならず、最後に適用されたフィックス (存在する場合) は製造リフレッシュでなければなりません。

始める前に

代わりに保守レベルの更新を適用する場合 (例えば、Long Term Support リリースにフィックスパックを適用する場合や、Long Term Support または最新の Continuous Delivery に累積セキュリティー更新 (CSU) を適用する場合など) は、[331 ページの『Linux での保守の適用と削除』](#)を参照してください。

前のバージョンに適用した最後のフィックスが製造リフレッシュであった場合は、次のリリースの製品をインストールできます。例えば:

- IBM MQ 9.2.0 Fix Pack 7 は、製造元のリフレッシュです。 **dspmqver** コマンドは 9.2.0.7 を表示し、重要なランタイム・パッケージのファイル名は **MQSeriesRuntime-9.2.0-7.x86_64.rpm** です。このフィックスパックから IBM MQ 9.3.0 にマイグレーションできます。
- IBM MQ 9.2.0 Fix Pack 10 は、保守レベルの更新です。重要なランタイム・パッケージのファイル名は **MQSeriesRuntime-U92010-9.2.0-10.x86_64.rpm** です。ファイル名にトークン **U92010** が含まれていることに注意してください。ランタイム・パッケージの名前に **U** とそれに続くバージョン、リリース、モディフィケーション、およびフィックスパック番号が含まれている場合、IBM MQ インストーラーは続行せず、エラーを表示します。

最後に適用したフィックスが保守レベルの更新であった場合は、製品の次のリリースにマイグレーションする前に、前または後で製造リフレッシュにマイグレーションする必要があります。 [331 ページの『Linuxでの保守の適用と削除』](#) を参照してください。

注:

- **Deprecated** IBM MQ Bridge to Salesforce は、2022 年 11 月 22 日以降のすべてのリリースで非推奨になりました ([US Announcement letter 222-341](#) を参照)。
- **Deprecated** IBM MQ Bridge to blockchain は、2022 年 11 月 22 日以降のすべてのリリースで非推奨になりました ([US Announcement letter 222-341](#) を参照)。Blockchain 接続は、IBM App Connect を使用するか、IBM Cloud Pak for Integration で使用可能な App Connect 機能を使用して実現できます。
- **V 9.3.2** **Removed** Continuous Delivery の場合、IBM MQ Bridge to blockchain は IBM MQ 9.3.2 で製品から削除されています。

Linux for x86-64 の場合のみ、IBM MQ Bridge to blockchain が存在するインストール済み環境でマイグレーションを行う場合は、IBM MQ 9.3.2 以降にアップグレードする前にそれを削除する必要があります。

- **V 9.3.0** IBM MQ 9.3.0 以降、IBM MQ Explorer は IBM MQ インストール・パッケージから削除されました。Linux for x86-64 の場合のみ、IBM MQ インストールの一部として IBM MQ Explorer が存在するインストール済み環境にマイグレーションする場合は、IBM MQ 9.3.0 以降にアップグレードする前に、それを削除する必要があります。

このタスクについて

yum を使用した IBM MQ インストール済み環境の変更について詳しくは、[161 ページの『yum を使用した Linux Red Hat での IBM MQ のアンインストールまたは変更』](#) を参照してください。

手順

1. 以下のタスクが完了していることを確認してください。
 - a) ご使用のすべての IBM MQ アプリケーションを停止します。
 - b) リスナーをシャットダウンします。
 - c) すべてのキュー・マネージャーを停止します。
 - d) データをバックアップします。
2. root として、または以下のコマンドを実行するための十分な権限を使用してログインします。

これを行うには、コマンドの前に **sudo** を追加するか、以下を変更します。 **su** コマンドを使用してシェルで root ユーザーに変更します。詳細については、[sudo と su の間の相違点の探索 Linux でのコマンド](#)。
3. オプション: インストール・メディアが Passport Advantage から入手した [ダウンロード可能なインストール・イメージ](#) である場合は、tar.gz ファイルを解凍し、tar ファイルからインストール・ファイルを解凍する必要があります。
 - a) 以下のコマンドを使用してファイルを圧縮解除します。

```
gunzip partName.tar.gz
```

ここで、*partName* は、インストール・イメージ・ファイルの名前です。

- b) 次のコマンドを使用して、tar ファイルからインストール・ファイルを抽出します。

```
tar -xvf partName.tar
```

ここで、*partName* は、インストール・イメージ・ファイルの名前です。

重要: tar イメージを解凍するには、GNU tar (gtar と呼ばれる) を使用する必要があります。

4. 現行ディレクトリーをインストール・パッケージの場所に設定します。

ロケーションは、ネットワーク・ロケーションまたはローカル・ファイル・システム・ディレクトリーの場合があります。 [ダウンロード可能なインストール・イメージの入手先](#)を参照してください。

5. オプション: これがシステム上の唯一のインストール環境でない場合、または、デフォルト以外の場所にある IBM MQ インストール環境をアップグレードする場合は、**crtmqpkg** を実行して、アップグレードする固有のパッケージ・セットを作成します。

```
./crtmqpkg suffix installationPath
```

ここで、

- *suffix* には、システムのインストール・パッケージを一意に識別する任意の名前を指定します。 *suffix* は、インストール名と同じ名前にはできませんが、インストール名とは異なるものです。 *suffix* には、A から Z、a から z、および 0 から 9 の範囲の英数字を組み合わせた最大 16 文字の名前を指定できます。
- *installationPath* には、アップグレードするインストール環境がインストールされているパスを指定します。

注: このコマンドは、一時ディレクトリーの中にインストール・パッケージの完全なコピーを作成します。 デフォルトでは、一時ディレクトリーは /var/tmp に置かれています。 このコマンドを実行する前に、システムに十分な空きスペースがあることを確認する必要があります。 別の場所を使用するには、**crtmqpkg** コマンドの実行前に *TMPDIR* 環境変数を設定できます。 以下に例を示します。

```
$ TMPDIR=/test ./crtmqpkg suffix installationPath
```

6. 現行ディレクトリーをインストール・パッケージの場所に設定します。

crtmqpkg コマンドを使用した場合、このディレクトリーは、**crtmqpkg** コマンド操作が正常に完了したときに指定していた場所です。

7. yum リポジトリー・ファイルを次のように更新します。

- a) リポジトリー・ファイルを開きます。 このファイルは /etc/yum.repos.d ディレクトリーにあり、接尾部は .repo です。 例: IBM_MQ.repo。
- b) リポジトリー・ファイルに以下の内容を追加します。 *installationFilesLocation* は、アップグレード先のバージョンのインストール・ファイルの場所に置き換え、*v.r.m* は、アップグレード先の IBM MQ バージョンを表すバージョン、リリース、およびモディフィケーション番号に置き換えてください。

```
[IBM-MQ-v.r.m-x86_64]
name=IBM MQ v.r.m x86_64
baseurl=file://installationFilesLocation
enabled=1
gpgcheck=0
```

- c) 以下のコマンドを使用して、リポジトリー・キャッシュをクリアします。

```
yum clean all
```

- d) 以下のコマンドを使用して、IBM MQ リポジトリーが使用可能であることを確認します。

```
yum repolist
```


8. IBM MQ 9.2.0 以降では、製品のインストールの前後にライセンスに同意することができます。インストールの前にライセンスを受け入れるには、`mqlicense.sh` スクリプトを実行します。使用条件が、環境に応じた適切な言語で表示され、使用条件を受け入れるか拒否するかを尋ねられます。

- X Window を (可能であれば) 使用するデフォルトの方法で使用条件を表示するには、以下のコマンドを使用します。

```
./mqlicense.sh
```

- 使用条件を現在のシェルでテキスト (スクリーン・リーダーで読み上げ可能) として表示するには、以下のコマンドを使用します。

```
./mqlicense.sh -text_only
```

ライセンスへの同意についての詳細は、[111 ページの『IBM MQ for Linux でのライセンスの受け入れ』](#)を参照してください。

9. IBM MQ をアップグレードします。

- インストール済みのコンポーネントをすべてアップグレードするには、以下のコマンドを使用します。

```
yum -y upgrade MQSeries*
```

- デフォルト以外の場所にあるインストール済みのコンポーネントをすべてアップグレードするには、以下のコマンドを使用します。

```
yum -y upgrade MQSeries*suffix*
```

`suffix` には、[ステップ 376 ページの『5』](#)で `crtmqpkg` を実行したときに選択した接尾部を指定します。

10. 以下の `dspmqver` コマンドを使用して、予想したバージョンであることを確認します。

```
dspmqver
```

関連タスク

[372 ページの『rpm コマンドを使用した Linux での IBM MQ インストール済み環境のアップグレード』](#) IBM MQ 9.3.0 以降、`rpm` を使用して、Linux システム上の IBM MQ インストール済み環境をアップグレードできます。アップグレード元のバージョンは IBM MQ 9.2.0 以降でなければならず、最後に適用されたフィックス (存在する場合) は製造リフレッシュでなければなりません。

[380 ページの『apt を使用した Linux Ubuntu での IBM MQ インストール済み環境のアップグレード』](#) IBM MQ 9.3.0 以降では、`apt` を使用して Linux Ubuntu システム上の IBM MQ インストール済み環境をアップグレードできます。アップグレード元のバージョンは IBM MQ 9.2.0 以降でなければならず、最後に適用されたフィックス (存在する場合) は製造リフレッシュでなければなりません。

V 9.3.0 `dpkg` を使用した Linux Ubuntu での IBM MQ インストール済み環境のアップグレード

IBM MQ 9.3.0 以降では、`dpkg` を使用して Linux Ubuntu システム上の IBM MQ インストール済み環境をアップグレードできます。アップグレード元のバージョンは IBM MQ 9.2.0 以降でなければならず、最後に適用されたフィックス (存在する場合) は製造リフレッシュでなければなりません。

始める前に

代わりに保守レベルの更新を適用する場合 (例えば、Long Term Support リリースにフィックスパックを適用する場合や、Long Term Support または最新の Continuous Delivery に累積セキュリティー更新 (CSU) を適用する場合など) は、[331 ページの『Linux での保守の適用と削除』](#)を参照してください。

前のバージョンに適用した最後のフィックスが製造リフレッシュであった場合は、次のリリースの製品をインストールできます。例えば:

- IBM MQ 9.2.0 Fix Pack 7 は、製造元のリフレッシュです。 **dspmqver** コマンドは 9.2.0.7 を表示し、重要なランタイム・パッケージのファイル名は `MQSeriesRuntime-9.2.0-7.x86_64.rpm` です。このフィックスパックから IBM MQ 9.3.0 にマイグレーションできます。
- IBM MQ 9.2.0 Fix Pack 10 は、保守レベルの更新です。重要なランタイム・パッケージのファイル名は `MQSeriesRuntime-U92010-9.2.0-10.x86_64.rpm` です。ファイル名にトークン U92010 が含まれていることに注意してください。ランタイム・パッケージの名前に U とそれに続くバージョン、リリース、モディフィケーション、およびフィックスパック番号が含まれている場合、IBM MQ インストーラーは続行せず、エラーを表示します。

最後に適用したフィックスが保守レベルの更新であった場合は、製品の次のリリースにマイグレーションする前に、前または後で製造リフレッシュにマイグレーションする必要があります。 [331 ページの『Linuxでの保守の適用と削除』](#) を参照してください。

注:

1. **Deprecated** IBM MQ Bridge to Salesforce は、2022 年 11 月 22 日以降のすべてのリリースで非推奨になりました ([US Announcement letter 222-341](#) を参照)。
2. **Deprecated** IBM MQ Bridge to blockchain は、2022 年 11 月 22 日以降のすべてのリリースで非推奨になりました ([US Announcement letter 222-341](#) を参照)。Blockchain 接続は、IBM App Connect を使用するか、IBM Cloud Pak for Integration で使用可能な App Connect 機能を使用して実現できます。
3. **V 9.3.2** **Removed** Continuous Delivery の場合、IBM MQ Bridge to blockchain は IBM MQ 9.3.2 で製品から削除されています。

Linux for x86-64 の場合のみ、IBM MQ Bridge to blockchain が存在するインストール済み環境でマイグレーションを行う場合は、IBM MQ 9.3.2 以降にアップグレードする前にそれを削除する必要があります。

4. **V 9.3.0** IBM MQ 9.3.0 以降、IBM MQ Explorer は IBM MQ インストール・パッケージから削除されました。Linux for x86-64 の場合のみ、IBM MQ インストールの一部として IBM MQ Explorer が存在するインストール済み環境にマイグレーションする場合は、IBM MQ 9.3.0 以降にアップグレードする前に、それを削除する必要があります。

このタスクについて

Ubuntu での IBM MQ インストールの変更について詳しくは、[163 ページの『Debian パッケージを使用した Linux Ubuntu での IBM MQ のアンインストールまたは変更』](#) を参照してください。

手順

1. 以下のタスクが完了していることを確認してください。
 - a) ご使用のすべての IBM MQ アプリケーションを停止します。
 - b) リスナーをシャットダウンします。
 - c) すべてのキュー・マネージャーを停止します。
 - d) データをバックアップします。
2. root として、または以下のコマンドを実行するための十分な権限を使用してログインします。
これを行うには、コマンドの前に **sudo** を追加するか、以下を変更します。 **su** コマンドを使用してシェルで root ユーザーに変更します。詳細については、[sudo と su の間の相違点の探索 Linux でのコマンド](#)。
3. オプション: インストール・メディアが Passport Advantage から入手した [ダウンロード可能なインストール・イメージ](#) である場合は、`tar.gz` ファイルを解凍し、`tar` ファイルからインストール・ファイルを解凍する必要があります。
 - a) 以下のコマンドを使用してファイルを圧縮解除します。

```
gunzip partName.tar.gz
```

ここで、`partName` は、インストール・イメージ・ファイルの名前です。

b) 次のコマンドを使用して、tar ファイルからインストール・ファイルを抽出します。

```
tar -xvf partName.tar
```

ここで、*partName* は、インストール・イメージ・ファイルの名前です。

重要: tar イメージを解凍するには、GNU tar (gtar とも呼ばれる) を使用する必要があります。

4. 現行ディレクトリーをインストール・ファイルの場所に設定します。

5. IBM MQ 9.2.0 以降では、製品のインストールの前後にライセンスに同意することができます。インストールの前にライセンスを受け入れるには、`mqlicense.sh` スクリプトを実行します。使用条件が、環境に応じた適切な言語で表示され、使用条件を受け入れるか拒否するかを尋ねられます。

- X Window を (可能であれば) 使用するデフォルトの方法で使用条件を表示するには、以下のコマンドを使用します。

```
./mqlicense.sh
```

- 使用条件を現在のシェルでテキスト (スクリーン・リーダーで読み上げ可能) として表示するには、以下のコマンドを使用します。

```
./mqlicense.sh -text_only
```

ライセンスへの同意についての詳細は、[111 ページの『IBM MQ for Linux でのライセンスの受け入れ』](#)を参照してください。




6. パッケージごとに以下のコマンドを使用して、IBM MQ パッケージをそれぞれアップグレードします。

```
dpkg -i packageName
```

packageName には、アップグレードするパッケージの名前を指定します。

重要: `dpkg` では複数のパッケージ・ファイルを同じコマンドで指定できますが、パッケージ間の依存関係のために、IBM MQ ではこれは機能しません。ここに記載している順序で、パッケージを個々にアップグレードする必要があります。`apt` を使用してアップグレードする場合は、パッケージ間の依存関係が自動的に処理されます。詳しくは、[380 ページの『apt を使用した Linux Ubuntu での IBM MQ インストール済み環境のアップグレード』](#)を参照してください。

- `ibmmq-runtime`
- `ibmmq-jre`
- `ibmmq-java`
- `ibmmq-gskit`
- `ibmmq-server`
- `ibmmq-web`
- `ibmmq-ftbase`
- `ibmmq-ftagent`
- `ibmmq-ftservice`
- `ibmmq-ftlogger`
- `ibmmq-fttools`
- `ibmmq-amqp`
- `ibmmq-ams`
- `ibmmq-xrservice`
- `ibmmq-explorer`
- `ibmmq-client`
- `ibmmq-man`
- `ibmmq-msg_language`

- ibmmq-samples
- ibmmq-sdk
-  [ibmmq-sfbridge](#) [378 ページの『1』](#)
-   [ibmmq-bcbridge](#) [378 ページの『2』](#) [378 ページの『3』](#)

7. 以下の **dspmqver** コマンドを使用して、予想したバージョンであることを確認します。

```
dspmqver
```

apt を使用した *Linux Ubuntu* での *IBM MQ* インストール済み環境のアップグレード

IBM MQ 9.3.0 以降では、**apt** を使用して *Linux Ubuntu* システム上の *IBM MQ* インストール済み環境をアップグレードできます。アップグレード元のバージョンは *IBM MQ* 9.2.0 以降でなければならず、最後に適用されたフィックス (存在する場合) は製造リフレッシュでなければなりません。

始める前に

代わりに保守レベルの更新を適用する場合 (例えば、Long Term Support リリースにフィックスパックを適用する場合や、Long Term Support または最新の Continuous Delivery に累積セキュリティ更新 (CSU) を適用する場合など) は、[331 ページの『Linux での保守の適用と削除』](#)を参照してください。

前のバージョンに適用した最後のフィックスが製造リフレッシュであった場合は、次のリリースの製品をインストールできます。例えば:


- *IBM MQ* 9.2.0 Fix Pack 7 は、製造元のリフレッシュです。 **dspmqver** コマンドは 9.2.0.7 を表示し、重要なランタイム・パッケージのファイル名は `MQSeriesRuntime-9.2.0-7.x86_64.rpm` です。このフィックスパックから *IBM MQ* 9.3.0 にマイグレーションできます。
- *IBM MQ* 9.2.0 Fix Pack 10 は、保守レベルの更新です。重要なランタイム・パッケージのファイル名は `MQSeriesRuntime-U92010-9.2.0-10.x86_64.rpm` です。ファイル名にトークン `U92010` が含まれていることに注意してください。ランタイム・パッケージの名前に `U` とそれに続くバージョン、リリース、モディフィケーション、およびフィックスパック番号が含まれている場合、*IBM MQ* インストーラーは続行せず、エラーを表示します。

最後に適用したフィックスが保守レベルの更新であった場合は、製品の次のリリースにマイグレーションする前に、前または後で製造リフレッシュにマイグレーションする必要があります。[331 ページの『Linux での保守の適用と削除』](#)を参照してください。

注:

-  *IBM MQ Bridge to Salesforce* は、2022 年 11 月 22 日以降のすべてのリリースで非推奨になりました ([US Announcement letter 222-341](#) を参照)。
-  *IBM MQ Bridge to blockchain* は、2022 年 11 月 22 日以降のすべてのリリースで非推奨になりました ([US Announcement letter 222-341](#) を参照)。Blockchain 接続は、*IBM App Connect* を使用するか、*IBM Cloud Pak for Integration* で使用可能な *App Connect* 機能を使用して実現できます。
-   Continuous Delivery の場合、*IBM MQ Bridge to blockchain* は *IBM MQ* 9.3.2 で製品から削除されています。

Linux for x86-64 の場合のみ、*IBM MQ Bridge to blockchain* が存在するインストール済み環境でマイグレーションを行う場合は、*IBM MQ* 9.3.2 以降にアップグレードする前にそれを削除する必要があります。

-  *IBM MQ* 9.3.0 以降、*IBM MQ Explorer* は *IBM MQ* インストール・パッケージから削除されました。*Linux for x86-64* の場合のみ、*IBM MQ* インストールの一部として *IBM MQ Explorer* が存在するインストール済み環境にマイグレーションする場合は、*IBM MQ* 9.3.0 以降にアップグレードする前に、それを削除する必要があります。

このタスクについて

Ubuntu での IBM MQ インストールの変更について詳しくは、[163 ページの『Debian パッケージを使用した Linux Ubuntu での IBM MQ のアンインストールまたは変更』](#)を参照してください。

手順

- 以下のタスクが完了していることを確認してください。
 - ご使用のすべての IBM MQ アプリケーションを停止します。
 - リスナーをシャットダウンします。
 - すべてのキュー・マネージャーを停止します。
 - データをバックアップします。
- root として、または以下のコマンドを実行するための十分な権限を使用してログインします。
これを行うには、コマンドの前に **sudo** を追加するか、以下を変更します。 **su** コマンドを使用してシェルで root ユーザーに変更します。詳細については、[sudo と su の間の相違点の探索 Linux でのコマンド](#)。
- オプション: インストール・メディアが Passport Advantage から入手した [ダウンロード可能なインストール・イメージ](#)である場合は、tar.gz ファイルを解凍し、tar ファイルからインストール・ファイルを解凍する必要があります。
 - 以下のコマンドを使用してファイルを圧縮解除します。

```
gunzip partName.tar.gz
```

ここで、*partName* は、インストール・イメージ・ファイルの名前です。

- 次のコマンドを使用して、tar ファイルからインストール・ファイルを抽出します。

```
tar -xvf partName.tar
```

ここで、*partName* は、インストール・イメージ・ファイルの名前です。

重要: tar イメージを解凍するには、GNU tar (gtar とも呼ばれる) を使用する必要があります。

- 現行ディレクトリーをインストール・ファイルの場所に設定します。
- IBM MQ 9.2.0 以降では、製品のインストールの前後にライセンスに同意することができます。インストールの前にライセンスを受け入れるには、`mqlicense.sh` スクリプトを実行します。使用条件が、環境に応じた適切な言語で表示され、使用条件を受け入れるか拒否するかを尋ねられます。
 - X Window を (可能であれば) 使用するデフォルトの方法で使用条件を表示するには、以下のコマンドを使用します。

```
./mqlicense.sh
```

- 使用条件を現在のシェルでテキスト (スクリーン・リーダーで読み上げ可能) として表示するには、以下のコマンドを使用します。

```
./mqlicense.sh -text_only
```

ライセンスへの同意についての詳細は、[111 ページの『IBM MQ for Linux でのライセンスの受け入れ』](#)を参照してください。

- `/etc/apt/sources.list.d` ディレクトリーから `IBM_MQ.list` ファイルを開きます。
- `IBM_MQ.list` ファイルの末尾に以下の行を追加します。

```
deb [trusted=yes] file:installationFileLocation ./
```

installationFileLocation は、解凍したファイルが配置されているディレクトリーです。

- 以下のコマンドを使用して、リポジトリーのインデックスをリフレッシュします。

```
apt-get update
```

9. 以下のコマンドを使用して、IBM MQ をアップグレードします。

```
apt-get upgrade "ibmmq-*"
```

10. 以下の **dspmqrver** コマンドを使用して、予想したバージョンであることを確認します。

```
dspmqrver
```

関連タスク

372 ページの『[rpm コマンドを使用した Linux での IBM MQ インストール済み環境のアップグレード](#)』
IBM MQ 9.3.0 以降、rpm を使用して、Linux システム上の IBM MQ インストール済み環境をアップグレード
できます。アップグレード元のバージョンは IBM MQ 9.2.0 以降でなければならず、最後に適用された
フィックス (存在する場合) は製造リフレッシュでなければなりません。

374 ページの『[yum を使用した IBM MQ Linux での Red Hat インストールのアップグレード](#)』
IBM MQ 9.3.0 以降、yum を使用して、Linux Red Hat システム上の IBM MQ インストール済み環境をア
ップグレードできます。アップグレード元のバージョンは IBM MQ 9.2.0 以降でなければならず、最後に適
用されたフィックス (存在する場合) は製造リフレッシュでなければなりません。

Windows Windows での IBM MQ インストール済み環境のアップグレード

Windows 上の IBM MQ サーバー・インストール済み環境を、あるバージョン、リリース、およびモディフ
ィケーション・レベルから新しいバージョン、およびモディフィケーション・レベルにアップグレードす
るには、ランチパッドまたは `msiexec` のいずれかを使用できます。クライアントのインストール済み環境
をアップグレードするには、GUI インストーラーまたは `msiexec` のいずれかを使用できます。

このタスクについて

作業を開始する前に、データがバックアップ済みであることを確認してください。

重要: 代わりに保守レベルの更新を適用する場合 (例えば、Long Term Support リリースにフィックスパ
ックを適用する場合や、Long Term Support または最新の Continuous Delivery に累積セキュリティー更新
(CSU) を適用する場合など) は、[350 ページの『Windows での保守の適用と削除』](#)を参照してください。

手順

- サーバーのインストール済み環境をアップグレードするには、[382 ページの『ランチパッドを使用した IBM MQ サーバーのインストール済み環境のアップグレード』](#)または [383 ページの『msiexec を使用した IBM MQ サーバーのインストール済み環境のアップグレード』](#)を参照してください。
- クライアントのインストール済み環境をアップグレードするには、[385 ページの『GUI インストーラーを使用した IBM MQ クライアントのインストール済み環境のアップグレード』](#)または [386 ページの『msiexec を使用した IBM MQ クライアントのインストール済み環境のアップグレード』](#)を参照してく
ださい。

Windows ランチパッドを使用した IBM MQ サーバーのインストール済み環境のアップ グレード

ランチパッドを使用して、Windows 上の IBM MQ サーバー・インストールを新しいバージョン、リリ
ース、またはモディフィケーションにアップグレードする方法。

始める前に

以下のことを確認します。

1. ご使用のすべての IBM MQ アプリケーションの停止
2. リスナーのシャットダウン
3. すべてのキュー・マネージャーの停止
4. データのバックアップ

重要: 代わりに保守レベルの更新を適用する場合 (例えば、Long Term Support リリースにフィックスパックを適用する場合や、Long Term Support または最新の Continuous Delivery に累積セキュリティー更新 (CSU) を適用する場合など) は、[350 ページの『Windows での保守の適用と削除』](#)を参照してください。

手順

1. IBM MQ インストール・イメージにアクセスします。

ロケーションは、ネットワーク・ロケーションまたはローカル・ファイル・システム・ディレクトリーの場合があります。[ダウンロード可能なインストール・イメージの入手先](#)を参照してください。

2. IBM MQ インストール・イメージのベース・ディレクトリーで Setup.exe を見つけます。

- ネットワーク・ロケーションでは、その場所は `m:\instmq\Setup.exe` のようになります。
- ローカル・ファイル・システム・ディレクトリーでは、この場所は `C:\instmq\Setup.exe` のようになります。

3. インストール処理を開始します。

コマンド・プロンプトから Setup.exe を実行するか、Windows エクスプローラーで Setup.exe をダブルクリックします。

注: UAC が有効になっている Windows システムにインストールする場合は、Windows プロンプトを受け入れて、ランチパッドを昇格して実行できるようにします。インストール時に、「**ファイルを開く - セキュリティ警告**」ダイアログ・ボックスが表示され、発行元として International Business Machines Limited がリストされる場合もあります。「**実行**」をクリックすると、インストールを続行できます。

IBM MQ インストール・ウィンドウが表示されます。

4. 画面に表示される指示に従って操作します。

5. **IBM MQ インストーラーの起動** ボタンをクリック後に、新規インスタンスをインストールするか、既存のインスタンスを維持またはアップグレードするかを選択するよう求めるパネルが表示される場合は、**新規インスタンスのインストール**を選択します。

すでにインストールされている IBM MQ から機能を追加または削除する場合は、もう一方のオプションを使用します。

6. 次のパネルで、「**既存のインストール済み環境には影響を与えずにインストールする**」または「**既にマシン上にある名前付きの既存のインストール済み環境をアップグレードする (Upgrade an existing named installation already on the machine)**」を選択してから、「**次へ**」をクリックします。



重要: この画面が表示されない場合、このインストーラーでアップグレード可能な IBM MQ サーバーのインストール済み環境がマシン上に存在しなかったことを意味します。

7. インストーラーのプロンプトに従って、IBM MQ サーバーのインストール済み環境をアップグレードします。

関連タスク

[383 ページの『msiexec を使用した IBM MQ サーバーのインストール済み環境のアップグレード』](#)
msiexec を使用して、Windows 上の IBM MQ サーバー・インストール済み環境を新しいバージョン、リリース、またはモディフィケーションにアップグレードする方法。

[385 ページの『GUI インストーラーを使用した IBM MQ クライアントのインストール済み環境のアップグレード』](#)

GUI インストーラーを使用して、Windows 上の IBM MQ クライアント・インストール済み環境を新しいバージョン、リリース、またはモディフィケーションにアップグレードする方法。

[386 ページの『msiexec を使用した IBM MQ クライアントのインストール済み環境のアップグレード』](#)
msiexec を使用して Windows 上の IBM MQ クライアント・インストールを新しいバージョン、リリース、またはモディフィケーションにアップグレードする方法。

Windows **msiexec を使用した IBM MQ サーバーのインストール済み環境のアップグレード**

msiexec を使用して、Windows 上の IBM MQ サーバー・インストール済み環境を新しいバージョン、リリース、またはモディフィケーションにアップグレードする方法。

始める前に

以下のことを確認します。

1. ご使用のすべての IBM MQ アプリケーションの停止
2. リスナーのシャットダウン
3. すべてのキュー・マネージャーの停止
4. データのバックアップ

重要: 代わりに保守レベルの更新を適用する場合 (例えば、Long Term Support リリースにフィックスパックを適用する場合や、Long Term Support または最新の Continuous Delivery に累積セキュリティ更新 (CSU) を適用する場合など) は、[350 ページの『Windows での保守の適用と削除』](#)を参照してください。

手順

1. IBM MQ インストール・イメージにアクセスします。

ロケーションは、ネットワーク・ロケーションまたはローカル・ファイル・システム・ディレクトリーの場合があります。[ダウンロード可能なインストール・イメージの入手先](#)を参照してください。

2. IBM MQ インストール・イメージの MSI ディレクトリーで IBM MQ.msi を見つけます。

- ネットワーク・ロケーションでは、その場所は `m:\instmqms\MSI\IBM MQ.msi` のようになります。
- ローカル・ファイル・システム・ディレクトリーでは、この場所は `C:\instmqms\MSI\IBM MQ.msi` のようになります。

3. オプション: インストール済み環境にデフォルト値 `Installation1` が設定されている唯一の IBM MQ サーバー・インストール済み環境をアップグレードする場合は、次のコマンドを発行します。

```
msiexec /i "InstallationImage\MSI\IBM MQ.msi" /q AGREETOLICENSE=YES  
INSTALLATIONNAME="Installation1"
```

4. オプション: インストール済み環境のアップグレードを、アップグレード先レベルの IBM MQ サーバーのインストール済み環境が既に 1 つ以上存在するマシン上で行う場合、空いている MSI インスタンス ID を選択するための追加パラメーターを指定する必要があります。

詳しくは、[193 ページの『複数のサーバー・インストールを実行する場合の MSI インスタンス ID の選択』](#)を参照してください。

この場合、コマンドは次のようになります。

```
msiexec /i "InstallationImage\MSI\IBM MQ.msi" /q AGREETOLICENSE=YES  
INSTALLATIONNAME="Installation2" NEWINSTANCE=1  
TRANSFORMS=":InstanceId2.mst;1033.mst"
```

関連タスク

[382 ページの『ランチパッドを使用した IBM MQ サーバーのインストール済み環境のアップグレード』](#) ランチパッドを使用して、Windows 上の IBM MQ サーバー・インストールを新しいバージョン、リリース、またはモディフィケーションにアップグレードする方法。

[385 ページの『GUI インストーラーを使用した IBM MQ クライアントのインストール済み環境のアップグレード』](#)

GUI インストーラーを使用して、Windows 上の IBM MQ クライアント・インストール済み環境を新しいバージョン、リリース、またはモディフィケーションにアップグレードする方法。

[386 ページの『msiexec を使用した IBM MQ クライアントのインストール済み環境のアップグレード』](#) msiexec を使用して Windows 上の IBM MQ クライアント・インストールを新しいバージョン、リリース、またはモディフィケーションにアップグレードする方法。

Windows GUI インストーラーを使用した IBM MQ クライアントのインストール済み環境のアップグレード

GUI インストーラーを使用して、Windows 上の IBM MQ クライアント・インストール済み環境を新しいバージョン、リリース、またはモディフィケーションにアップグレードする方法。

始める前に

以下のことを確認します。

1. ご使用のすべての IBM MQ アプリケーションの停止
2. リスナーのシャットダウン
3. すべてのキュー・マネージャーの停止
4. データのバックアップ

手順

1. IBM MQ インストール・イメージにアクセスします。

[ダウンロード可能なインストール・イメージの入手先](#)を参照してください。

2. IBM MQ インストール・イメージの Windows ディレクトリーで Setup.exe を見つけます。
3. インストール処理を開始します。

コマンド・プロンプトから Setup.exe を実行するか、Windows エクスプローラーで Setup.exe をダブルクリックします。

注: UAC が有効になっている Windows システムにインストールする場合は、Windows プロンプトを受け入れて、ランチパッドを昇格して実行できるようにします。インストール時に、「**ファイルを開く・セキュリティ警告**」ダイアログ・ボックスが表示され、発行元として International Business Machines Limited がリストされる場合もあります。「**実行**」をクリックすると、インストールを続行できます。

IBM MQ インストール・ウィンドウが表示されます。

4. 画面に表示される指示に従って操作します。「**IBM MQ のインストーラーの起動**」ボタンをクリックしたときに、新しいインスタンスのインストール、既存のインスタンスの保守またはアップグレードの選択肢から選択するよう求めるパネルが表示される場合、「**新しいインスタンスのインストール (Installing a new instance)**」を選択します。
5. 次のパネルで、「**既存のインストール済み環境には影響を与えずにインストールする**」または「**既にマシン上にある名前付きの既存のインストール済み環境をアップグレードする (Upgrade an existing named installation already on the machine)**」を選択してから、「**次へ**」をクリックします。



重要: この画面が表示されない場合、このインストーラーでアップグレード可能な IBM MQ クライアントのインストール済み環境がマシン上に存在しなかったことを意味します。

6. インストーラーのプロンプトに従って、IBM MQ クライアントのインストール済み環境をアップグレードします。

関連タスク

386 ページの『[msiexec を使用した IBM MQ クライアントのインストール済み環境のアップグレード](#)』 msiexec を使用して Windows 上の IBM MQ クライアント・インストールを新しいバージョン、リリース、またはモディフィケーションにアップグレードする方法。

382 ページの『[ランチパッドを使用した IBM MQ サーバーのインストール済み環境のアップグレード](#)』ランチパッドを使用して、Windows 上の IBM MQ サーバー・インストールを新しいバージョン、リリース、またはモディフィケーションにアップグレードする方法。

383 ページの『[msiexec を使用した IBM MQ サーバーのインストール済み環境のアップグレード](#)』 msiexec を使用して、Windows 上の IBM MQ サーバー・インストール済み環境を新しいバージョン、リリース、またはモディフィケーションにアップグレードする方法。

Windows **msiexec** を使用した IBM MQ クライアントのインストール済み環境のアップグレード

msiexec を使用して Windows 上の IBM MQ クライアント・インストールを新しいバージョン、リリース、またはモディフィケーションにアップグレードする方法。

始める前に

以下のことを確認します。

1. ご使用のすべての IBM MQ アプリケーションの停止
2. リスナーのシャットダウン
3. すべてのキュー・マネージャーの停止
4. データのバックアップ

手順

1. IBM MQ インストール・イメージにアクセスします。

[ダウンロード可能なインストール・イメージの入手先](#)を参照してください。

2. IBM MQ インストール・イメージの Windows\MSI ディレクトリーで IBM MQ.msi を見つけます。
3. オプション: インストール済み環境にデフォルト値 Installation1 が設定されている唯一の IBM MQ クライアントのインストール済み環境をアップグレードする場合は、次のコマンドを発行します。

```
msiexec /i "InstallationImage\Windows\MSI\IBM MQ.msi" /!*v install_log_path  
/q TRANSFORMS="1033.mst" REINSTALL=ALL REINSTALLMODE=vomus
```

4. オプション: インストール済み環境のアップグレードを、アップグレード先レベルの IBM MQ クライアントのインストール済み環境が既に 1 つ以上存在するマシン上で行う場合、空いている MSI インスタンス ID を選択するための追加パラメーターを指定する必要があります。

詳しくは、[221 ページの『複数のクライアント・インストールを実行する場合の MSI インスタンス ID の選択』](#)を参照してください。

この場合、コマンドは次のようになります。

```
msiexec /i "InstallationImage\MSI\IBM MQ.msi" /q AGREETOLICENSE=YES  
INSTALLATIONNAME="Installation2" NEWINSTANCE=1  
TRANSFORMS=":InstanceId2.mst;1033.mst"
```

関連タスク

[385 ページの『GUI インストーラーを使用した IBM MQ クライアントのインストール済み環境のアップグレード』](#)

GUI インストーラーを使用して、Windows 上の IBM MQ クライアント・インストール済み環境を新しいバージョン、リリース、またはモディフィケーションにアップグレードする方法。

[382 ページの『ランチパッドを使用した IBM MQ サーバーのインストール済み環境のアップグレード』](#)

ランチパッドを使用して、Windows 上の IBM MQ サーバー・インストールを新しいバージョン、リリース、またはモディフィケーションにアップグレードする方法。

[383 ページの『msiexec を使用した IBM MQ サーバーのインストール済み環境のアップグレード』](#)

msiexec を使用して、Windows 上の IBM MQ サーバー・インストール済み環境を新しいバージョン、リリース、またはモディフィケーションにアップグレードする方法。

IBM MQ のマイグレーション

移行とは、新しいコード・レベルの IBM MQ で処理するためのプログラムおよびデータの変換のことです。移行のタイプには、必須のものもあればオプションのものもあります。保守レベルの更新(コマンド・レベルは変更されません)を適用した後にキュー・マネージャーの移行が必要になることはありません。移行のタイプには、自動のものもあれば手動のものもあります。キュー・マネージャーの移行は、一般にはリリ

ース後に自動的に行われ、必須ですが、新機能を導入する保守レベルのアップグレードの後では手動で行い、オプションです。アプリケーションの移行は、通常、手動とオプションで行われます。

始める前に

IBM MQ インストール済み環境をアップグレードするか、またはキュー・マネージャーを移行する前に、[388 ページの『マイグレーションに影響を与える変更点』](#)を読んで、計画を立てる必要があるマイグレーション作業を特定してください。

このタスクについて

IBM MQ を、コマンド・レベルを変更する新しいリリースにアップグレードした場合は、必ずキュー・マネージャーによって移行が実行されます。IBM MQ を新しい保守レベルまたはフィックス・レベルにアップグレードし、新しいコマンド・レベルを使用して新機能を導入した場合は常に、その新しいコマンド・レベルと新機能を使用するようにキュー・マネージャーを移行することができます。

新しいリリース・レベルで実行されるキュー・マネージャーを始動する場合、そのリリース・レベルへキュー・マネージャーを移行する必要があります。あるリリースから別のリリースにマイグレーションするために実行する必要があるマイグレーション・タスクについては、[435 ページの『Windows でのキュー・マネージャーのマイグレーション』](#)に記載されています。[388 ページの『マイグレーションに影響を与える変更点』](#)も参照してください。

Multi IBM MQ for Multiplatforms では、インストール後に、IBM MQ の以前のレベルに容易に復帰することはできません。Passport Advantage あるいは物理メディアから取得した IBM MQ をインストールする際に、IBM MQ が存在する場合、インストーラーはそれをアンインストールします。その後、新規レベルの IBM MQ をインストールします。IBM MQ の以前のレベルに復帰するには、以前のインストール・イメージおよび適用済みのフィックスを保持する必要があります。その後、新規レベルをアンインストールし、以前のリリース・レベルを再インストールし、必要なフィックスを再度適用する必要があります。新しいレベルでキュー・マネージャーを開始した場合、IBM MQ の復元後のレベルでは動作しません。(新しい保守レベルのアップグレード (新規のリリースまたはバージョンではない) をインストールしたのではない限り、以前の保守レベルのアップグレードを再インストールすることによって以前の保守レベルに復帰することができます。キュー・マネージャーのデータは、異なる保守レベルの間で互換可能です)。IBM MQ を以前のレベルに復元するには、キュー・マネージャーを始動した後に、まずキュー・マネージャーをバックアップする必要があります。その後、IBM MQ の以前のレベルを復元した後に、バックアップしたキュー・マネージャーを復元することができます。

LTS z/OS IBM MQ for z/OS では、Long Term Support (LTS) リリースからの逆方向マイグレーションが可能です。このステートメントは、LTS リリースと同じ VRM を持つ CD リリース (例えば、IBM MQ 9.3.0 CD) にも適用されます。

z/OS 後方マイグレーションは、z/OS の Continuous Delivery (CD) リリースではサポートされていません。ただし、これらのリリースが LTS リリースと同じ VRM を持っている場合は除きます。例: IBM MQ 9.3.0 CD

関連概念

IBM MQ のリリース・タイプとバージョン管理

[414 ページの『AIX, Linux, and Windows での複数インストール済み環境のキュー・マネージャーの共存』](#) IBM MQ for AIX, Linux, and Windows の複数のコピーを同じサーバーにインストールできます。これらの IBM MQ コピーは、同じバージョン・レベルでも異なるバージョン・レベルでもかまいません。これは、複数インストールと呼ばれます。複数インストール済み環境は、ある IBM MQ バージョンから新しいバージョンにアップグレードする場合に特に役立ちます。これにより、前のバージョンを後のバージョンと一緒に実行できるようになります。

[411 ページの『バージョン 7.1 でのキュー・マネージャーの共存』](#)

複数のキュー・マネージャーは、名前が別であれば、同じ IBM MQ インストール済み環境を使用している限り、どのサーバー上でも共存することができます。z/OS, AIX, Linux, and Windows では、異なる複数のキュー・マネージャーを同じサーバー上で共存させ、異なるインストール済み環境と関連付けることができます。

関連タスク





[キュー・マネージャーのバックアップと復元](#)

マイグレーションに影響を与える変更点

製品の変更は、旧リリースから現行リリースの IBM MQ へのキュー・マネージャーのマイグレーション、または既存のアプリケーションや構成に影響を与えることがあります。キュー・マネージャーを製品の最新バージョンにアップグレードする前にそれらの変更点を確認し、システムの移行を開始する前に、既存のアプリケーション、スクリプト、およびプロシージャの変更を計画する必要があるかどうかを判断してください。







現行リリースの変更点

現行リリースの変更 (マイグレーションに影響を与える変更を含む) について詳しくは、以下の情報を参照してください。

- [IBM MQ 9.3.0 の新機能および変更点](#)
-  [IBM MQ 9.3.x Continuous Delivery の新機能および変更点](#)
-  [IBM MQ 9.3.0 Long Term Support の変更点](#)
-   [IBM MQ、WebSphere MQ、および MQ シリーズ 製品の README](#)

以前のバージョンの変更点

以前のリリースの製品における変更内容については、そのバージョンの製品の製品資料にある「新機能」および「変更点」のセクションを参照してください。

- IBM MQ 9.2
 - [IBM MQ 9.2 の新機能および変更点](#)
 -  [IBM MQ 9.2.x Continuous Delivery の新機能および変更点](#)
 -  [IBM MQ 9.2.0 Long Term Support の変更点](#)
- IBM MQ 9.1
 - [IBM MQ 9.1 の新機能および変更点](#)
 -  [IBM MQ 9.1.x Continuous Delivery の新機能および変更点](#)
 -  [IBM MQ 9.1.0 Long Term Support の変更点](#)
- IBM MQ 9.0
 - [IBM MQ 9.0.0 の新機能および変更点](#)
 -  [IBM MQ 9.0.x Continuous Delivery の新機能および変更点](#)
 -  [IBM MQ 9.0.0.x Long Term Support の変更点](#)
- IBM MQ 8.0
 - [IBM MQ 8.0 の新機能](#)
 - [IBM MQ 8.00 の変更点](#)
 - [IBM MQ 8.0 フィックスパックの変更点](#)
- IBM WebSphere MQ 7.5
 - [IBM WebSphere MQ 7.5 の新機能](#)
 - [IBM WebSphere MQ 7.5 の変更内容](#)
 - [IBM WebSphere MQ 7.5 フィックスパックの変更点](#)

サポート対象外となった古いバージョンの製品の資料は、オンライン IBM Documentation では使用できませんが、オフラインで使用するためにダウンロードすることができます。詳しくは、[旧バージョンの IBM MQ に関する資料](#)を参照してください。

キュー・マネージャーのマイグレーションを元に戻すことに関する制限事項



重要:

Multi IBM MQ for Multiplatforms では、変更点による影響を排除するためにキュー・マネージャーのマイグレーションを元に戻すことはできません。この制約事項は、ご使用のエンタープライズが Long Term Support (LTS) リリース・モデルまたは Continuous Delivery (CD) リリース・モデルのどちらを使用しているかに関わらず適用されます。

z/OS **LTS** IBM MQ for z/OS では、以前の LTS リリースからより新しい LTS リリースにマイグレーションしていれば、キュー・マネージャーのマイグレーションを元に戻すことができます。このステートメントは、LTS リリースと同じ VRM を持つ CD リリース (例えば、IBM MQ 9.3.0 CD) にも適用されます。

z/OS IBM MQ 8.0 以降で使用可能なマイグレーション・パスの表については、[390 ページ](#)の『[移行パス: IBM MQ for z/OS](#)』を参照してください。

詳しくは、[IBM MQ リリース・タイプ: 計画の考慮事項](#)を参照してください。

関連概念

391 ページの『[マイグレーションの概念と方式](#)』

製品リリース間のマイグレーションについてのさまざまな概念や方式の概要を説明します。

431 ページの『[Windows での IBM MQ 8.0 以降のマイグレーションに関する考慮事項](#)』

432 ページの『[Windows でのプログラムおよびデータのディレクトリーの場所](#)』

Windows での IBM MQ プログラムのバイナリー・ファイルとデータ・ファイルのインストール場所は、インストールする IBM MQ のバージョンと、IBM MQ を初めてインストールするかどうかによって異なります。

Advanced Message Security 7.0.1 からマイグレーションする場合の考慮事項

Advanced Message Security は IBM MQ のコンポーネントです。

重要:

IBM WebSphere MQ 7.5 以前から IBM MQ 9.3 にマイグレーションする場合は、最初に暫定バージョンにマイグレーションする必要があります。[移行パス](#)を参照してください。

キュー・マネージャーを新しいバージョンの IBM MQ にアップグレードする前に、以下の変更点のリストを注意深く確認してください。システムの移行を開始する前に、既存のアプリケーション、スクリプト、およびプロシージャの変更を計画する必要があるかどうかを判断してください。

- IBM WebSphere MQ 7.5 から、AMS のインストールは、IBM MQ インストール・プロセスの一部です。
- AMS のセキュリティー機能はそのインストールによって有効になり、セキュリティー・ポリシーで制御されます。AMS がデータのインターセプトを開始できるようにするために、インターセプターを有効にする必要はありません。
- IBM MQ の AMS では、Advanced Message Security のスタンドアロン・バージョンのように **cfgmqsc** コマンドを使用する必要はありません。

移行パス

異なる IBM MQ バージョン間のマイグレーション・パスの概要 一部の IBM MQ for z/OS マイグレーション・パスについては、マイグレーションの前に使用していたバージョンに戻すことができます。IBM MQ for Multiplatforms では、以前のバージョンに容易に戻すことはできません。

注: 本製品の新しいバージョンがリリースされる際には、毎回その前に、その時点でサポートされている旧バージョンからのマイグレーションの検証が行われます。サポート対象外のバージョンから直接マイグレーションしても作動する可能性はありますが、検証されていないので、サポート対象外です。そのため、サ

ポート対象外のバージョンから最新バージョンにマイグレーションするには、旧バージョンがサポート対象外になる前にリリースされた暫定バージョンにまずマイグレーションする必要があります。

- 390 ページの『移行パス: IBM MQ for Multiplatforms』
- 390 ページの『移行パス: IBM MQ for z/OS』
- 391 ページの『移行の詳細情報』

移行パス: IBM MQ for Multiplatforms



IBM MQ 8.0 以降から直接 IBM MQ 9.3 に移行できます。

IBM WebSphere MQ 7.5 からマイグレーションするには、まず IBM MQ 8.0 または IBM MQ 9.0 にマイグレーションする必要があります。



IBM i 上の IBM MQ の場合、IBM WebSphere MQ 7.5 がなかったため、使用する適切なバージョンは IBM WebSphere MQ 7.1 です。

表 39. 移行パス: IBM MQ for Multiplatforms

以下のバージョンから	IBM MQ 9.3 へ	IBM MQ 9.2 へ	IBM MQ 9.1 へ	IBM MQ 9.0 へ	IBM MQ 8.0 への
IBM MQ 9.2	はい	-	-	-	-
IBM MQ 9.1	はい	はい	-	-	-
IBM MQ 9.0	はい	はい	はい	-	-
IBM MQ 8.0	はい	はい	はい	はい	-
IBM WebSphere MQ 7.5	いいえ	いいえ	いいえ	はい	はい

注: IBM MQ 9.0 以降の場合、このバージョンは LTS リリースと CD リリースの両方をカバーします。

IBM MQ for Multiplatforms の場合、前のリリースの製品に簡単に戻すことはできません。ただし、キュー・マネージャーが始動済みでない場合は、現在のバージョンをアンインストールして、異なるバージョンの IBM MQ を再インストールできます。キュー・マネージャーが最後に始動してから、次に始動するまでの間に、どのバージョンの IBM MQ をインストールするかは問題にはなりません。

製品の CD モディフィケーションに移行した後、LTS トラックに戻るには、より高いバージョンおよびリリース・レベルに移行する必要があります。例えば、IBM MQ 9.2.1 CD から IBM MQ 9.2.0.n LTS に移動することはできません。LTS トラックに戻るための次の機会は、IBM MQ 9.3.0 です。

移行パス: IBM MQ for z/OS



IBM MQ for z/OS 9.1 以降から直接 IBM MQ for z/OS 9.3 に移行できます。

IBM MQ 9.0 以前から IBM MQ 9.3 にマイグレーションする場合は、最初に IBM MQ 9.1 または IBM MQ 9.2 にマイグレーションする必要があります。詳しくは、521 ページの『以前のサポートされていないリリースの IBM MQ for z/OS からの移行』を参照してください。



表 40. 移行パス: IBM MQ for z/OS

以下のバージョンから	IBM MQ 9.3 ³⁹¹ ページの『1』へのマイグレーション	IBM MQ 9.2 ³⁹¹ ページの『1』へのマイグレーション	IBM MQ 9.1 ³⁹¹ ページの『1』へのマイグレーション	IBM MQ 9.0 ³⁹¹ ページの『1』へのマイグレーション
IBM MQ 9.2	はい	-	-	-
IBM MQ 9.1	はい	はい	-	-
IBM MQ 9.0	いいえ	はい	はい	-
IBM MQ 8.0	いいえ	いいえ	はい	はい

注:
1. LTS リリースと CD リリースの両方を意味します。

以前のバージョンに戻すには、[532 ページの『キュー・マネージャーを前のバージョンに戻す \(z/OS\)』](#)を参照してください。

移行の詳細情報

現行バージョンへの移行について詳しくは、次のリンクを参照してください。

- ▶ **Windows** [430 ページの『Windows での IBM MQ の新しいバージョンへのマイグレーションの計画』](#)
- ▶ **Linux** ▶ **AIX** [467 ページの『AIX and Linux での IBM MQ の新しいバージョンへのマイグレーションの計画』](#)
- ▶ **IBM i** [498 ページの『IBM i での IBM MQ の新しいバージョンへのマイグレーションの計画』](#)
- ▶ **z/OS** [521 ページの『IBM MQ for z/OS での IBM MQ for z/OS 9.3 へのマイグレーションの計画』](#)

現行バージョン以外の IBM MQ バージョンに移行する場合は、ターゲット・バージョンの資料を参照してください。

- [IBM MQ のマイグレーション \(IBM MQ 9.2\)](#)
- [IBM MQ のマイグレーション \(IBM MQ 9.1\)](#)
- [IBM MQ のマイグレーション \(IBM MQ 9.0\)](#)
- [IBM MQ マイグレーション \(IBM MQ 8.0\)](#)
- ▶ **Multi** [IBM WebSphere MQ マイグレーション \(IBM WebSphere MQ 7.5\)](#)

ドキュメンテーションがオンライン IBM Documentation では使用できなくなった IBM MQ バージョンについては、オフラインで使用するためにドキュメンテーションをダウンロードすることができます。[旧バージョンの IBM MQ に関する資料](#)を参照してください。

関連概念

[391 ページの『マイグレーションの概念と方式』](#)

製品リリース間のマイグレーションについてのさまざまな概念や方式の概要を説明します。

マイグレーションの概念と方式

製品リリース間のマイグレーションについてのさまざまな概念や方式の概要を説明します。

マイグレーション時に考慮するオブジェクト

マイグレーション時には、以下の4つのタイプのオブジェクトを考慮することが重要です。

稼働環境の移行

稼働環境のアップグレード、または(新しいレベルの JRE のインストールなどの) 環境内のコンポーネントのアップグレード。[394 ページの『IBM MQ 稼働環境のマイグレーション』](#)を参照してください。

キュー・マネージャーの移行

IBM MQ インストール済み環境の新しいコマンド・レベルへのアップグレードの後のキュー・マネージャーの移行。395 ページの『[キュー・マネージャーの移行](#)』を参照してください。

クラスターのメンバーであるキュー・マネージャーをマイグレーションする場合、部分的なりポジトリの前にフルリポジトリに関して実行します。これは、新しいリリースで導入された新しい属性は、古いリポジトリには格納できないためです。これらは、許容されますが、格納されません。

IBM MQ MQI client マイグレーション

新しいバージョンまたはリリースの IBM MQ MQI client のインストールの後のクライアント構成の移行。397 ページの『[IBM MQ MQI client マイグレーション](#)』を参照してください。

クライアントが通信するキュー・マネージャーをマイグレーションしてから、クライアントをマイグレーションすることをお勧めします。

アプリケーションの移行

IBM MQ サーバー・アプリケーションまたはクライアント・アプリケーションの再リンク、再コンパイル、または再コーディング。398 ページの『[アプリケーションの移行と相互協調処理](#)』を参照してください。アプリケーションの移行には、すべての API やチャネル出口の移行も含まれます。

キュー・マネージャーがアップグレードされたら、新しいバージョンのライブラリーを使用してアプリケーションをビルドします。

他のキュー・マネージャーやクライアントへのマイグレーションの影響

さらに、1つのキュー・マネージャーまたは IBM MQ MQI client のマイグレーションが、他のキュー・マネージャーまたはクライアントへ及ぼす影響も考慮する必要があります。


互換性、共存、および相互運用性

異なるコマンド・レベルのキュー・マネージャーおよび IBM MQ MQI client クライアントに接続された IBM MQ アプリケーションの互換性については、409 ページの『[共存、互換性、および相互運用性](#)』を参照してください。また、このセクションでは、キュー・マネージャーの共存の概念、および WebSphere Application Server との IBM MQ JMS アプリケーションの相互運用性についても説明します。

キュー・マネージャー・クラスター

キュー・マネージャーのクラスターに異なるコマンド・レベルのキュー・マネージャーを含めることができるでしょうか。この疑問の答えと、キュー・マネージャーのクラスターの移行方法については、538 ページの『[キュー・マネージャー・クラスターの移行](#)』を参照してください。

キュー共有グループ

キュー共有グループには、z/OS 上で稼働する複数のキュー・マネージャーが関係します。  キュー共有グループの一部であるキュー・マネージャーを新しいコマンド・レベルに移行する方法については、523 ページの『[キュー共有グループの移行](#)』を参照してください。

高可用性クラスター

高可用性クラスターの一部であるキュー・マネージャーを新しいコマンド・レベルに移行し、また継続的で信頼性の高いサービスを維持する方法については、544 ページの『[高可用性構成内のキュー・マネージャーの移行](#)』を参照してください。このセクションでは、複数インスタンス・キュー・マネージャーの移行と高可用性クラスター内で作動するキュー・マネージャーの移行の両方について説明しています。

IBM MQ のアプリケーション移行モデル

393 ページの図 1 に、アプリケーション・マイグレーション・モデルの各種コンポーネントを示します。




図 1. IBM MQ のアプリケーション移行モデル

この図には、2つのランタイム・オペレーティング・システム環境が示されています。それぞれには、いくつかのソフトウェア・コンポーネント(データベース、アプリケーション・サーバー、言語またはサブシステムのランタイム環境など)が含まれています。一方の環境は **Server** (サーバー) と呼ばれ、IBM MQ サーバーとサーバー・アプリケーションを含んでいます。もう一方の環境は、**Client** (クライアント) と呼ばれ、IBM MQ MQI client・アプリケーションを含んでいます。

言語環境またはサブシステムのランタイム環境には、IBM MQ アプリケーション、IBM MQ MQI client またはサーバー・ライブラリー、および IBM MQ のチャンネルと API 出口プログラムが含まれています。

サーバー環境には、QM で表される 1 つ以上のキュー・マネージャーがあります。これらのキュー・マネージャーは、サーバーにインストールされている IBM MQ のインストール済み環境を使用しています。言語環境またはサブシステムのランタイム環境のコンポーネントは、サーバー内でローカルに、またはクライアントからリモートで、キュー・マネージャー QM に接続されています。

アプリケーションは、MQI によって IBM MQ ライブラリーにリンクされています。ライブラリーは、SPI (MQI を実行するプロセスとキュー・マネージャー・プロセスの間の接続を記述する)、または IBM MQ MQI client 接続によって、キュー・マネージャー QM にリンクされて表示されます。

この図には、さらに 2 つのキュー・マネージャーも示されています。

- QM* というラベルのキュー・マネージャー。他のサーバーにインストールされているさまざまなレベルのキュー・マネージャーを表しています。
- QM-n? というラベルのキュー・マネージャー。キュー・マネージャー QM と同じサーバー上に共存しますが、異なるリリース・レベルで実行されているさまざまなキュー・マネージャーを表しています。これらの異なるリリース・レベルのインストール済み環境は、図には示されていません。キュー・マネージャー名 QM-n? で使用されている疑問符は、この機能がお客様の環境に存在していない可能性があることを示しています。

IBM MQ の複数のリリースが同じ稼働環境内にインストールされていることを「共存」と呼びます。これは必須ではありませんが、共存する複数のインストール済み環境が異なるリリース・レベルにあることはよくあることです。キュー・マネージャーの共存は、移行にとって次の 2 つの点で重要です。

1. キュー・マネージャーの共存は、新しいコマンド・レベルへの移行に伴うリスクを低減させ、またマイグレーション・プロセス時のダウン時間を減少させるために使用することができます。
2. 異なるコマンド・レベルのキュー・マネージャーが保持された同じサーバー上で、いくつかのアプリケーションまたはクラスターを実行する構成の影響をすべて考慮する必要があります。

詳細については、[411 ページの『バージョン 7.1 でのキュー・マネージャーの共存』](#)を参照してください。





IBM MQ 稼働環境のマイグレーション

稼働環境のアップグレードの結果として、IBM MQ のマイグレーション・タスクが必要になることもあります。



IBM MQ のアップグレードの前に行う必要がある稼働環境のアップグレードを確認するには、各リリースの要件のリストを比較してください。システム要件の詳細については、[IBM MQ のシステム要件](#)を参照してください。Web ページ上の該当リンクを選択すると、SPCR ツールによって、社内で使用している特定のオペレーティング・システムに対応する以下の情報に直接アクセスできます。




- サポートされるオペレーティング・システム
- 前提条件
- システム要件
- オプションでサポートされているソフトウェア

新バージョンの IBM MQ へのマイグレーションに直接影響する最新リリースの稼働環境の変更点について詳しくは、次の情報を参照してください。

- [IBM MQ 9.3.0 の新機能および変更点](#)
-  [IBM MQ 9.3.x Continuous Delivery の新機能および変更点](#)
-  [IBM MQ 9.3.0 Long Term Support の変更点](#)
-   [IBM MQ、WebSphere MQ、および MQ シリーズ 製品の README](#)

以前のリリースの製品の変更内容については、そのバージョンの製品の IBM Documentation の「[新機能](#)」セクションおよび「[変更点](#)」セクションを参照してください。

- IBM MQ 9.2
 - [IBM MQ 9.2 の新機能および変更点](#)
 -  [IBM MQ 9.2.x Continuous Delivery の新機能および変更点](#)
 -  [IBM MQ 9.2.0 Long Term Support の変更点](#)
- IBM MQ 9.1
 - [IBM MQ 9.1 の新機能および変更点](#)


-  [IBM MQ 9.1.x Continuous Delivery の新機能および変更点](#)
-  [IBM MQ 9.1.0 Long Term Support の変更点](#)
- IBM MQ 9.0
 - [IBM MQ 9.0.0 の新機能および変更点](#)
 -  [IBM MQ 9.0.x Continuous Delivery の新機能および変更点](#)
 -  [IBM MQ 9.0.0.x Long Term Support の変更点](#)
- IBM MQ 8.0
 - [IBM MQ 8.0 の新機能](#)
 - [IBM MQ 8.0 の変更内容](#)
 - [IBM MQ 8.0 フィックスパックの変更点](#)
- IBM WebSphere MQ 7.5
 - [IBM WebSphere MQ 7.5 の新機能](#)
 - [IBM WebSphere MQ 7.5 の変更内容](#)
 - [IBM WebSphere MQ 7.5 フィックスパックの変更点](#)
- IBM WebSphere MQ 7.1 以前の場合は、[旧バージョンの IBM MQ の資料](#)を参照してください。


IBM MQ のマイグレーションに間接的に影響する変更点もあります。例えば、アプリケーションの実行時のリンケージ規約やメモリーの割り振り方法が変化する可能性があります。

キュー・マネージャーの移行

インストール済み環境をアップグレードした後に、キュー・マネージャーの移行が必要になることがあります。キュー・マネージャーを始動すると移行が行われます。アップグレードは、キュー・マネージャーを始動する前に削除することができます。ただし、キュー・マネージャーが始動した後にアップグレードを削除した場合、キュー・マネージャーは機能しなくなります。

新しいリリースへのキュー・マネージャーのマイグレーション

 IBM MQ for z/OS では、異なるバージョン、リリース、または保守レベルの製品にアップグレードした後は、キュー・マネージャーのマイグレーションが必要です。このアップグレードによってコマンド・レベルが変更されます。現行のコマンド・レベルまたは VRM レベルは、z/OS コンソール・ログに表示されます。

 IBM MQ for Multiplatforms では、VRMF の最初の 2 桁の変更に対しては、常にキュー・マネージャーの移行が必要になります。保守レベルおよびフィックス・レベル、すなわち VRMF の M および F の変更によって、キュー・マネージャーが自動的に移行されることはありません。コマンド・レベルの変更は常にキュー・マネージャーの移行を必要としますが、変更が保守またはフィックスパックで出荷されている場合は、コマンド・レベルを上げるかどうか、およびキュー・マネージャーの移行を行うかどうかを選択できます。

コマンド・レベルは、バージョンまたはリリースの変更に伴って必ず上がります。保守レベルのアップグレードに導入された新規機能を使用することにした場合は、コマンド・レベルを変更する必要があります。この逆は当てはまりません。フィックス・レベルが変更された場合は、コマンド・レベルを変更する必要はありません。フィックスパックをインストールしても、新規機能を使用しないようにすることもできます。新規機能を使用するかどうかに関係なく、フィックスパックのインストールによって、そのインストール済み環境でサポートされる最大コマンド・レベルが上がります。サポートされる現行の最大コマンド・レベルを表示するには、**dspmqlver** コマンドを実行します。

キュー・マネージャーの移行とは、持続的なキュー・マネージャー・データのあるバージョンから別のバージョンに変換する処理です。持続的なキュー・マネージャー・データには、キュー・マネージャー・ディレクトリーにあるログ・ファイルやデータが含まれます。データ・レコードは、メッセージ、サブスク립ション、パブリケーション、キュー・マネージャー、チャンネル、キュー、トピックなどのオブジェクトに変化します。

キュー・マネージャーの移行は、必須でほとんどが自動です。


キュー・マネージャーの移行に伴って生じるダウン時間とリスクは、最初に新規バージョンを別のキュー・マネージャーを使用して検査することによって低減させることができます。対象のプラットフォームでキュー・マネージャーの共存をサポートしない限り、この検査は別のサーバー上、または同じサーバー上の仮想化環境内で実行する必要があります。アップグレードするプラットフォームでキュー・マネージャーの共存をサポートする場合は、同じサーバーに IBM MQ の新規バージョンをインストールして検査でき、またキュー・マネージャーの停止、バックアップ、および再始動に必要な時間にまで、ダウン時間を最小化することもできます。


注: 複数のリリース・レベルを一度に 1 つのレベルずつキュー・マネージャーを移行する場合、移行のためのそれぞれのアップグレードの後に、キュー・マネージャーを始動する必要があります。また、すべてのチャンネルが確実に移行されるように、すべてのチャンネルを始動する必要があります。

IBM MQ 8.0.0 Fix Pack 1、2、または 3 から IBM MQ 9.1.5 と IBM MQ 9.2.0 Fix Pack 1 の間のバージョンに直接マイグレーションする場合、キュー・マネージャーが新しいコード・レベルで開始されると、チャンネル・オブジェクトは正しくマイグレーションされません。チャンネルは引き続き正常に動作しますが、`runmqsc` コマンドと IBM MQ Explorer でチャンネル名が表示されませんでした。IBM MQ 9.2.0 Fix Pack 2 以降、新しいコード・レベルでキュー・マネージャーを最初に開始した時に、チャンネル定義が正しくマイグレーションされるようになっています。

クラスターのメンバーであるキュー・マネージャーをマイグレーションする場合、部分的なりポジトリーの前にフルリポジトリーを移行します。これは、新しいリリースで導入された新しい属性は、古いリポジトリーには格納できないためです。これらは、許容されますが、格納されません。

以前のリリースへのキュー・マネージャーの復元

 IBM MQ for Multiplatforms の場合、新しいリリースにマイグレーションした後に、キュー・マネージャーを前のリリース・レベルに戻すことはできません。逆方向マイグレーションを開始する前に、システムをバックアップする必要があります。キュー・マネージャー・データはバックアップでき、またバックアップ・キュー・マネージャーを使用することもできます。[IBM MQ のバックアップと復元](#)を参照してください。バックアップの前に、キュー・マネージャーを停止する必要があります。

 IBM MQ for z/OS の場合、IBM MQ 9.3.0 LTS または 9.3.0 CD キュー・マネージャーは、リリースが IBM MQ 9.1.0 LTS、IBM MQ 9.2.0 LTS、または IBM MQ 9.2.0 CD のいずれかであれば、常に以前に実行されていたリリースに逆方向にマイグレーションすることができます。

関連概念

[IBM MQ のリリース・タイプとバージョン管理](#)

520 ページの『[z/OS での IBM MQ のアップグレードおよびマイグレーション](#)』

IBM MQ の新規リリースをインストールし、IBM MQ を新規のリリース・レベル、バージョン・レベル、またはモディフィケーション・レベル (VRM) へアップグレードすることができます。以前に実行していたレベルより高いレベルでキュー・マネージャーを実行するには、マイグレーションが必要です。

関連タスク

468 ページの『[AIX and Linux でのキュー・マネージャーのマイグレーション](#)』

このセクションでは、キュー・マネージャーを後のバージョンの製品にマイグレーションする手順、およびキュー・マネージャーを前のバージョンの製品に復元する手順について詳しく説明しています。

435 ページの『[Windows でのキュー・マネージャーのマイグレーション](#)』

このセクションでは、キュー・マネージャーを後のバージョンの製品にマイグレーションする手順、およびキュー・マネージャーを前のバージョンの製品に復元する手順について詳しく説明しています。

500 ページの『[IBM i でのキュー・マネージャーの最新バージョンへのマイグレーション](#)』

IBM i でキュー・マネージャーを最新の MQ バージョンにマイグレーションするには、以下の手順に従ってください。

554 ページの『[異なるオペレーティング・システムへのキュー・マネージャーの移動](#)』

以下の手順に従って、キュー・マネージャーをオペレーティング・システム間で移動できます。これは、キュー・マネージャーのマイグレーションではないことに注意してください。

IBM MQ MQI client マイグレーション

IBM MQ MQI client マイグレーションとは、IBM MQ MQI client 構成、およびクライアント・チャンネルとサーバー・チャンネルをあるバージョンから別のバージョンに変換するプロセスのことです。クライアント・マイグレーションは、IBM MQ MQI client をアップグレードした後に実行でき、元に戻すことができます。

クライアントが通信するキュー・マネージャーをマイグレーションしてから、クライアントをマイグレーションすることをお勧めします。

クライアント・ワークステーション上のクライアント・マイグレーションは、オプションであり手動で行います。サーバー上のクライアント・マイグレーションは、必須であり自動で行われます。新しい構成オプションを利用するために、クライアント・ワークステーションをマイグレーションする前に、IBM MQ MQI client をアップグレードする必要があります。サーバー上のクライアント接続チャンネルとサーバー接続チャンネルに対して構成変更を行うことができますが、クライアントがアップグレードされるまで、それらの変更はクライアント・ワークステーション上で有効になりません。

クライアント・ワークステーションで実行されるクライアント・マイグレーションの例としては、構成設定を mqclient.ini 構成ファイルに手動でマイグレーションすることが挙げられます。

クライアントのマイグレーションとサーバーのマイグレーションを合わせて行う例としては、新しいクライアント接続定義テーブル (CCDT) のデプロイメントがあります。CCDT の新しいバージョンを使用するには、新しいコード・レベルのキュー・マネージャー上にテーブルを生成します。このテーブルを使用予定のクライアントにデプロイします。クライアントにテーブルをデプロイするには、まずテーブルを作成したキュー・マネージャーと少なくとも同じレベルにクライアントを更新する必要があります。

IBM MQ MQI client は、古いバージョンと新しいバージョンの IBM MQ と相互運用できます。IBM MQ MQI client をアップグレードすることは、新しい機能をクライアント・アプリケーションで使用可能にしますし、サービス・レベルを維持するためにも重要です。IBM MQ MQI client をマイグレーションすると、新しい構成オプションにアクセスできるようになります。

IBM MQ MQI client ライブラリー (mqic.dll など) は動的で、これらのライブラリーへのアプリケーション・リンクは、通常は変更されません。新しい IBM MQ クライアント・ライブラリーを選択するために、クライアント・アプリケーションを再リンクすることはありません。次回クライアント・アプリケーションによってライブラリーがロードされる際に、クライアントは新しいライブラリーを選択します。ライブラリーは、インストール先ディレクトリーからは移動させないでください。インストール先ディレクトリー以外に入っているライブラリーにリンクするような構成は、サポートされません。

関連概念

[420 ページの『IBM MQ の前の各バージョンとのアプリケーションの互換性と相互運用性』](#)

[422 ページの『アプリケーションの IBM MQ の後の各バージョンとの互換性と相互運用性』](#)

IBM MQ アプリケーションは、再コーディング、再コンパイル、または再リンクを行わずに、後の各バージョンのキュー・マネージャーに対して実行されます。前のバージョンの IBM MQ に付属するライブラリーに対してビルドされたアプリケーションを後のバージョンの IBM MQ 上で稼働されるキュー・マネージャーに接続することができます。

関連タスク

[514 ページの『IBM i での IBM MQ MQI client の最新バージョンへのマイグレーション』](#)

IBM MQ MQI client をマイグレーションする前に、マイグレーション計画を作成します。クライアント・ワークステーション上のすべての IBM MQ アクティビティを停止してください。IBM MQ MQI client のインストール済み環境をアップグレードします。必要な構成変更およびアプリケーションの変更を行います。

[484 ページの『AIX and Linux 上の IBM MQ MQI client のマイグレーション』](#)

IBM MQ MQI client をマイグレーションする前に、マイグレーション計画を作成します。クライアント・ワークステーション上のすべての IBM MQ アクティビティを停止してください。IBM MQ MQI client のインストール済み環境をアップグレードします。必要な構成変更およびアプリケーションの変更を行います。

[452 ページの『Windows 上の IBM MQ MQI client のマイグレーション』](#)

IBM MQ MQI client をマイグレーションする前に、マイグレーション計画を作成します。クライアント・ワークステーション上のすべての IBM MQ アクティビティを停止してください。IBM MQ MQI client の

インストール済み環境をアップグレードします。必要な構成変更およびアプリケーションの変更を行います。

関連資料

423 ページの『[MQ クライアント: クライアント・チャンネル定義テーブル \(CCDT\)](#)』

サポートされる IBM MQ client アプリケーションは、サポートされる任意のレベルのキュー・マネージャーに接続できます。クライアントで CCDT を使用してキュー・マネージャーに接続する場合、その CCDT は、クライアントのバージョン以上でも以下でもかまいません。

425 ページの『[サポートされる IBM MQ クライアント: クライアント接続チャンネルとサーバー接続チャンネルのデフォルトの動作](#)』

アプリケーションの移行と相互協調処理

IBM MQ では、前のバージョンの IBM MQ に対してコンパイルおよびリンクされたアプリケーションの後のレベルの IBM MQ との実行をサポートします。キュー・マネージャーがアップグレードされたら、新しいバージョンのライブラリーを使用してアプリケーションをビルドします。

新しいレベルの IBM MQ を使用して実行するためのアプリケーションの移行では、アプリケーションをキュー・マネージャーから切断します。キュー・マネージャーが再稼働したら、そのアプリケーションを再接続します。ただし、アプリケーションを壊すか、または誤動作させることは、IBM MQ とアプリケーションとの間のインターフェースのほんのわずかな違いだけです。問題が長期間現れない場合もあります。このため、ご使用のアプリケーションを必ず新しいバージョンの IBM MQ でテストする必要があります。テストの推奨範囲は、IBM MQ の変更の範囲によって異なります。520 ページの『[z/OS での IBM MQ のアップグレードおよびマイグレーション](#)』または 311 ページの『[さまざまなタイプのアップグレードの特性](#)』を参照してください。

アプリケーションの移行とは、以下の 4 種類の変更のことを指します。

1. 稼働環境をキュー・マネージャーと共にアップグレードした結果生じるアプリケーションの変更。リンケージ規約はめったに変更されません。リンケージの変更の最もありそうな理由は、32 ビット環境から 64 ビット環境への切り替えです。SSL または TLS を使用している場合、新しいセキュア・ライブラリーとの再リンクが必要になる場合があります。
2. アプリケーションを新しいレベルのキュー・マネージャーに対して実行するために、アプリケーションに対して行う必要がある変更。この種の変更はめったにありません。ただし、いずれかの変更点がご使用のアプリケーションに影響を与える可能性がないかどうかをチェックするために [388 ページの『マイグレーションに影響を与える変更点』](#)を確認してください。
3. 現在必要ではないものの、アプリケーションを変更するビジネス上の理由があるなど、将来行う可能性がある変更。
4. マイグレーション・ユーティリティーの実行に必要な、IBM または他のベンダーによって提供されたアプリケーションに対する変更。これらのユーティリティーでは、アプリケーションを新しいバージョンの IBM MQ で実行できるように変換します。

前のレベルから IBM MQ ライブラリーをロードしないでください。IBM MQ では、前のレベルからのライブラリーをロードして接続するサーバー・アプリケーションの、後のレベルのキュー・マネージャーへの接続をサポートしていません。AIX, Linux, and Windows プラットフォームでは、アプリケーションのロード・パスを IBM MQ サーバー・ライブラリーのロケーションにセットアップする必要があります。アプリケーションの再コンパイルと再リンクは必要ありません。前のバージョンの IBM MQ に対してコンパイルおよびリンクされたアプリケーションは、それより後のバージョンからライブラリーをロードすることができます。

Multi マルチプラットフォームでは、製品は、アプリケーションが接続しているインストール済み環境からライブラリーをロードします。アプリケーションは、最初は少なくともリンク先のアプリケーションと同じレベルのライブラリーをロードする必要があります。その後で IBM MQ が、キュー・マネージャーが関連付けられているインストール済み環境から正しいバージョンのライブラリーをロードします。バージョンは同じであるけれどもフィックス・レベルが異なるインストール済み環境が 2 つある場合、IBM MQ は、ロードするライブラリーを選択します。この選択は、アプリケーションが接続されているキュー・マネージャーに基づいて行われます。アプリケーションが複数のキュー・マネージャーに接続している場合、複数のライブラリーがロードされる可能性があります。

前のバージョンの製品とメッセージを交換できるアプリケーションの作成を支援するために、IBM MQ はデータ型のバージョン管理機能を備えています。データ型のバージョン管理は、ターゲット・キュー・マネージャーと互換性のあるメッセージの交換を支援します。良いプログラミング手法は、データ構造体のバージョン番号を明示的に設定することです。デフォルトのバージョンが必要なバージョンであると想定しないでください。バージョンを明示的に設定することによって、使用するバージョンの検索が強制されます。データ型のバージョンの記述によって、キュー・マネージャーのどのレベルがそのバージョンをサポートするかが示されます。

データ型のバージョンを現行バージョンに設定することは、良くない手法です。ご使用のプログラムを新しいバージョンの IBM MQ で再コンパイルすると、データ型のバージョンが予期しない結果に変更されるおそれがあります。

クライアント・アプリケーションは、特定のサーバー用に作成されたアプリケーションよりも、さまざまなキュー・マネージャーに接続される可能性が高くなります。さまざまなバージョンのキュー・マネージャー、および各種プラットフォーム上のキュー・マネージャーに接続するアプリケーションを作成するには、入念に計画を立ててください。一部の IBM MQ 定数 (MQPMO_SYNCPOINT, MQPMO_NO_SYNCPOINT など) のデフォルト値は、プラットフォームによって異なります。また、一部のプラットフォームでしかサポートされない機能もあります。

アプリケーションが対話するすべてのキュー・マネージャーの機能に配慮し、それに合わせてコーディングする必要があります。さまざまなバージョンのキュー・マネージャーで使用するアプリケーションを作成するには、計画と設計が必要です。IBM MQ には、対話相手となるキュー・マネージャーのセットに共通する機能サブセットのみを使用するようにアプリケーションを制限する API はありません。相互運用性を向上させるために、MQI ラッパー・レイヤーを設けたり MQI API 出口を使用したりして、プログラムが使用する機能を制御している開発者もいます。

接続認証

IBM MQ 8.0 以降の新規インストールでは、**CONNAUTH CHCKLOCL** 属性が **OPTIONAL** に設定されます。これは、ユーザー ID とパスワードが必要ないことを意味しますが、指定する場合は有効な組み合わせでなければなりません。有効な組み合わせでない場合は、拒否されます。

IBM MQ の前のバージョンと最新バージョンの間でマイグレーションする場合、各キュー・マネージャーの **CONNAUTH CHCKLOCL** 属性は **NONE** に設定されます。これにより、バージョンの継続性が確保されますが、接続認証はオフに切り替わります。

詳しくは、[接続認証: 構成](#)を参照してください。

関連概念

[420 ページの『IBM MQ の前の各バージョンとのアプリケーションの互換性と相互運用性』](#)

[422 ページの『アプリケーションの IBM MQ の後の各バージョンとの互換性と相互運用性』](#)

IBM MQ アプリケーションは、再コーディング、再コンパイル、または再リンクを行わずに、後の各バージョンのキュー・マネージャーに対して実行されます。前のバージョンの IBM MQ に付属するライブラリーに対してビルドされたアプリケーションを後のバージョンの IBM MQ 上で稼働されるキュー・マネージャーに接続することができます。

関連タスク

[486 ページの『AIX and Linux での IBM MQ ライブラリー・ロードの新しいバージョンへのマイグレーション』](#)

AIX and Linux では、一段階のシナリオを基に前のバージョンの製品を新しいバージョンに置き換えて前のバージョンの製品から新しいバージョンにアップグレードした場合、通常、IBM MQ ライブラリーのロード方法を変更する必要はありません。しかし、後のバージョンの製品の複数のインストール済み環境を利用することにした場合は、横並びまたは段階的マイグレーション・シナリオに基づき、後のバージョンの IBM MQ ライブラリーをロードするオペレーティング・システム用に、ランタイム環境を個別に構成する必要があります。

[454 ページの『Windows での IBM MQ ライブラリー・ロードの新しいバージョンへのマイグレーション』](#)
Windows では、一段階のシナリオを基に前のバージョンの製品を新しいバージョンに置き換えて前のバージョンの製品から新しいバージョンにアップグレードした場合、通常、IBM MQ ライブラリーのロード方法を変更する必要はありません。しかし、後のバージョンの製品の複数のインストール済み環境を利用することにした場合は、横並びまたは段階的マイグレーション・シナリオに基づき、後のバージョンの IBM MQ

ライブラリーをロードするオペレーティング・システム用に、ランタイム環境を個別に構成する必要があります。

Multi IBM MQ for Multiplatforms でのマイグレーション方式

1つのリリースから別のリリースへのマイグレーションには、一段階マイグレーション (IBM i のスリップ・インストール)、横並びマイグレーション、および多段階マイグレーションという3つの主要な方法があります。多段階マイグレーションは、IBM i のオプションではありません。

重要:

IBM WebSphere MQ 7.5 以前から IBM MQ 9.3 にマイグレーションする場合は、最初に暫定バージョンにマイグレーションする必要があります。移行パスを参照してください。

一段階マイグレーション

一段階マイグレーションとは、サーバー上の唯一の IBM MQ インストール済み環境を、新しいリリースで置き換えることを表す用語です。

一段階マイグレーションの利点は、前のバージョンのキュー・マネージャーの構成の変更が最小限になることです。既存のアプリケーションは、前のバージョンのライブラリーのロードから後のバージョンのライブラリーのロードに自動的に切り替えます。キュー・マネージャーは後のバージョンのインストール済み環境に自動的に関連付けられます。インストール済み環境をプライマリー・インストールとして設定することで、管理スクリプトおよびプロシージャーへの影響が最小限になります。新しいバージョンのインストールをプライマリー・インストールに設定する場合、`strmqm` のようなコマンドは、コマンドへの明示的なパスを指定せずに動作します。

これら3つの方法のうち、IBM MQ を実行するための既存のスクリプトおよびプロシージャーが保持される量が最も多いのは、一段階マイグレーションです。しかし、他のマイグレーション方法では、新しいバージョンへのより穏やかな移行がサポートされています。これを使用すると、ユーザーへの全体的な影響が軽減されることがあります。




図 2. 一段階マイグレーション: 旧バージョンがインストールされていて、キュー・マネージャーが接続され、アプリケーションが関連付けられている




図 3. 一段階マイグレーション: 新しいバージョンがインストールされたが、キュー・マネージャーはまだ接続されず、アプリケーションはまだ関連付けられていない




図 4. 一段階マイグレーション: マイグレーションされたキュー・マネージャーが新しいバージョンに接続され、アプリケーションが新しいバージョンに関連付けられている

一段階マイグレーションについて詳しくは、以下を参照してください。

- ▶ **Linux** ▶ **AIX** [471 ページの『AIX and Linux でのマイグレーション: 一段階』](#)
- ▶ **Windows** [438 ページの『Windows でのマイグレーション: 一段階』](#)
- ▶ **IBM i** [501 ページの『IBM i でのインストール方法』](#) (IBM i では、一段階マイグレーションはスリップ・インストールと呼ばれる)

横並びマイグレーション

AIX, Linux, and Windows では、横並びマイグレーションという用語は、新しいバージョンの IBM MQ を前のバージョンと同じサーバー上に共存する形でインストールすることを表します。横並びマイグレーションのシナリオは、一段階マイグレーション・シナリオと段階的マイグレーション・シナリオの中間に位置し、以下の前提条件があります。

- キュー・マネージャーが引き続き稼働している間に、既存のインストール済み環境と並行して追加の IBM MQ コードをインストールします。
- キュー・マネージャーを一度に 1 つずつ、新しいインストール済み環境に移動します。
- アプリケーションを一度に 1 つずつマイグレーションしてテストします。

新しいバージョンの IBM MQ をインストールおよび検証している間、キュー・マネージャーは実行を継続し、前のバージョンの IBM MQ に関連付けられたままです。




図 5. 横並びマイグレーション: 新しいバージョンがインストールされているが、キュー・マネージャーはまだ前のバージョンに接続され、アプリケーションはまだ前のバージョンに関連付けられている

キュー・マネージャーを新しいバージョンの IBM MQ にマイグレーションすることを決定した時点で、すべてのキュー・マネージャーを停止して新しいバージョンにマイグレーションし、前のバージョンの IBM MQ をアンインストールします。




図 6. 横並びマイグレーション: マイグレーションされたキュー・マネージャーが新しいバージョンに接続され、アプリケーションが新しいバージョンに関連付けられている

横並びマイグレーションが一段階マイグレーションに勝る利点は、新しい IBM MQ インストール環境をサーバーで検証してから、その環境に切り替えられることです。

段階的マイグレーションのほうが柔軟ではありますが、横並びマイグレーションには、段階的方式に勝る利点がいくつかあります。横並び方式では、新しいバージョンの IBM MQ をプライマリー・インストール環境として割り当てることができます。マルチステージ・アプローチでは、IBM MQ の 1 つのバージョンがプライマリー・インストールとして設定されています。IBM MQ コマンドはローカル検索パスを指定しなくても機能するため、多くのアプリケーションは環境を再構成することなく再始動します。

横並びマイグレーションについて詳しくは、以下を参照してください。

- Linux AIX 474 ページの『AIX and Linux でのマイグレーション: 横並び』
- Windows 443 ページの『Windows でのマイグレーション: 横並び』

注: IBM i 横並びマイグレーションは、IBM i では異なる意味を持っています。横並びインストールでは、異なるコンピューター上で IBM MQ をアップグレードします。詳しくは、501 ページの『IBM i でのインストール方法』を参照してください。複数インストールは、IBM i には適用されません。

段階的マイグレーション

ALW

段階的マイグレーションとは、新しいバージョンの IBM MQ を、前のバージョンと同じサーバー上で共存する形で実行することを表す用語です。段階的マイグレーションは、最も柔軟な方式です。

前のバージョンと共存する形で新しいバージョンをインストールした後、新しいキュー・マネージャーを作成して新しいバージョンのインストール環境を検証し、新しいアプリケーションを開発できます。それと同時に、キュー・マネージャーとそれに関連付けられたアプリケーションを前のバージョンから後のバージョンにマイグレーションできます。キュー・マネージャーとアプリケーションを 1 つずつマイグレーションすることにより、マイグレーションを管理するスタッフのピーク作業負荷を軽減することができます。




図 7. 段階的マイグレーション: 一方のキュー・マネージャーとアプリケーションは新しいバージョンにマイグレーションされたが、もう一方のキュー・マネージャーとアプリケーションはまだ前のバージョンを使用している

段階的マイグレーションについて詳しくは、以下を参照してください。

- ▶ **Linux** ▶ **AIX** 477 ページの『AIX and Linux でのマイグレーション: 段階的』
- ▶ **Windows** 446 ページの『Windows でのマイグレーション: 段階的』

関連概念

520 ページの『z/OS での IBM MQ のアップグレードおよびマイグレーション』

IBM MQ の新規リリースをインストールし、IBM MQ を新規のリリース・レベル、バージョン・レベル、またはモディフィケーション・レベル (VRM) へアップグレードすることができます。以前に実行していたレベルより高いレベルでキュー・マネージャーを実行するには、マイグレーションが必要です。

▶ **ALW** **AIX, Linux, and Windows でのプライマリー・インストール**

IBM MQ for AIX, Linux, and Windows は、IBM MQ の複数のインストール環境をサポートします。これらのプラットフォームでは、プライマリー・インストール環境として 1 つのインストール環境を定義できます。プライマリー・インストール環境とは、IBM MQ システム全体が関係する場所が参照するインストール環境です。

概要

製品の複数のバージョンを AIX, Linux, and Windows にインストールし、これらのインストール済み環境のいずれかをプライマリー・インストールとして構成することができます。プライマリー・インストールとは、

- システム全体が関係する場所が参照するインストール済み環境です。
- オプションですが、便利です。

AIX and Linux

▶ **Linux** ▶ **AIX**

プライマリー・インストールの特徴は以下のとおりです。

- /usr/lib および /usr/bin にあるシンボリック・リンク
プライマリー・インストールを設定していないと、シンボリック・リンクがありません。
- 次のコマンドを使用して手動で構成しなければなりません。

```
$ MQ_INSTALLATION_PATH/bin/setmqinst -i -p MQ_INSTALLATION_PATH
```

さまざまなインストール済み環境を見つけるには、以下のようにします。

- プラットフォームのインストール・ツールを使用して、何がシステムのどこにインストールされているかを照会します。
- `dspmqver` コマンドは、IBM MQ のバージョン情報およびビルド情報を表示するために使用します。
- `mqinst.ini` からインストール項目を表示するときは、`dspmqinst` コマンドを使用します。
- 以下のコマンドを使用して、インストール済み環境をリストします。

```
cat /etc/opt/mqm/mqinst.ini
```

Windows

Windows

プライマリー・インストールとは、

- デフォルトでは、最初のインストール済み環境です。
- グローバル環境変数によってポイントされます。
- インターフェース・ライブラリーの中央登録が必要な一部のオペレーティング・システム機能によって使用されます。

例えば、.NET モニター (トランザクション・モード) です。

種々のインストール済み環境を見つけるために使用できるものは、以下のとおりです。

- プラットフォームのインストール・ツールを使用して、何がシステムのどこにインストールされているかを照会します。
- `dspmqver` コマンドは、IBM MQ のバージョン情報およびビルド情報を表示するために使用します。
- `mqinst.ini` からインストール項目を表示するときは、`dspmqinst` コマンドを使用します。
- 次のコマンドを使用して、レジストリーを照会します。

```
reg.exe query "HKLM\Software\[Wow6432Node\]IBM\WebSphere MQ\Installation" /s
```

Windows レジストリー情報のマイグレーション

Windows

IBM WebSphere MQ 7.1 以降は、`mqs.ini` と `qm.ini` を使用します。

関連概念

19 ページの『[AIX, Linux, and Windows でのプライマリー・インストール](#)』

IBM MQ (AIX, Linux, and Windows) の複数インストールをサポートするシステムにおいて、プライマリー・インストールとは IBM MQ システム全体が関係する場所が参照するインストールです。プライマリー・インストールはオプションですが、便利です。

z/OS

ALW

複数の IBM MQ インストール済み環境

AIX, Linux, and Windows では、複数の IBM MQ インストール済み環境がサポートされています。これにより、1 つ以上の IBM MQ インストール環境をインストールして選択できます。

概要

以下のいずれかを選択できます。

- 単一の IBM MQ インストール済み環境を維持する単純さ。
- 1つのシステムに最大 128 個の IBM MQ インストール済み環境を持つことによる柔軟性。

同じコード・レベルの複数コピーをインストールできます。これは特に、保守を行う場合に便利です。

LTS 例えば、IBM MQ 9.0.0.0 を IBM MQ 9.0.0 Fix Pack 1 にアップグレードする場合、IBM MQ 9.0.0.0 の 2 番目のコピーをインストールし、保守を適用して IBM MQ 9.0.0 Fix Pack 1 にしてから、そのキュー・マネージャーを新しいインストール済み環境に移動します。元のインストール済み環境はそのままなので、何か問題が発生した場合、キュー・マネージャーを戻すのは簡単です。

同じバージョン以降のインストール済み環境にしかキュー・マネージャーを移動できないことに注意してください。つまり、以下の方法でキュー・マネージャーを移動することができます。

- 古いバージョンから新しいバージョンに移動できますが、反対は不可。例えば、IBM MQ 9.0.0 から IBM MQ 9.1.0 には可能ですが、IBM MQ 9.1.0 から IBM MQ 9.0.0 には不可。
- 同じバージョンの 1 つのフィックスパック・レベルから別のフィックスパック・レベルに移動でき、反対も可能。例えば、IBM MQ 9.0.0.0 から IBM MQ 9.0.0 Fix Pack 1 に移動でき、IBM MQ 9.0.0.0 に戻すことも可能。

注：

1. **Linux** Linux で、インストールされている各パッケージの名前が固有であるようにしてください。以下のように、ツールを使用してパッケージの固有のセットを作成することが必要です。

- `$ crtmqpkg PACKAGE_SUFFIX`
- これにより、IBM MQ インストール・パッケージが、ユーザーの指定した新しい名前でも再パッケージされます。それから、通常通りインストールします。
- IBM MQ 9.2.0 以降では、追加オプション `InstallPATH` を使用できます。

コマンド `$ crtmqpkg PACKAGE_SUFFIX InstallPATH` を発行すると、コマンド `rpm -ivh MQ*` を使用して再パッケージされたドライバーをインストールできます。IBM MQ は、`InstallPATH` によって指定されたディレクトリに直接インストールされます。

2. すべてのインストール済み環境は、データ・ディレクトリを共有します。例えば、こちらが `mqs.ini` がある場所です。
3. すべてのインストール済み環境は、キュー・マネージャー用に同じ名前空間を共有します。これは、異なるインストール済み環境に同じ名前の複数のキュー・マネージャーを作成できないことを意味します。
4. IBM MQ インストール済み環境は完全に再配置可能です。各インストール済み環境には、別々のインストール・パスがあります。どこに IBM MQ をインストールするかを選択することができます。
5. IBM MQ リソースには、インストール済み環境単位のリソース独立性があります。つまり、1つのインストール済み環境における操作は、他のインストール済み環境のリソースに影響しません。

これは、1つのインストール済み環境によって作成されたリソースは、他のインストール済み環境によって作成されるものから分離されていることを意味します。これにより、キュー・マネージャーが他のインストール済み環境で実行しているときに、IBM MQ のインストール済み環境を削除するなどのアクションが可能になります。

6. キュー・マネージャーはインストール済み環境と「関連付け」られます。キュー・マネージャーを移動できますが、データを前のリリースに戻すマイグレーションはできません。

複数インストール済み環境での作業

キュー・マネージャーで作業するには、そのインストール済み環境からコマンドを使用することが必要です。間違ったインストール済み環境を選択すると、次のメッセージが表示されます。

AMQ5691: Queue manager 'MYQM' is associated with a different installation (Inst1)

キュー・マネージャーで作業するには、その関連付けられたインストール済み環境から制御コマンドを使用することが必要です。以下のいずれかの方法を選択できます。

- 制御コマンドへの絶対パスを使用します。例えば、次のようにします。

```
$ MQ_INSTALLATION_PATH\bin\strmqm MYQM
```

または

- インストール済み環境のための環境変数を以下のいずれかに設定します。

```
$ MQ_INSTALLATION_PATH/bin/setmqenv 's  
$ setmqenv -m MYQM  
$ setmqenv -n InstallationName  
$ setmqenv -p MQ_INSTALLATION_PATH
```

各 IBM MQ インストール済み環境用に環境をセットアップするシェル・スクリプトやバッチ・ファイルを使用することを考慮できます。この点で役立つ **setmqenv** または **crtmqenv** コマンドを使用することができます。

- **setmqenv** は、IBM MQ インストール済み環境で使用するための環境変数 (PATH、CLASSPATH、LD_LIBRARY_PATH など) の値を設定します。
- **crtmqenv** は、特定の IBM MQ インストール済み環境で使用するための環境変数とその値のリストを作成します。このリストを、シェル・スクリプトやバッチ・ファイルに組み込むことができます。

コマンド

コマンドを実行するには、オペレーティング・システムがそのコマンドを IBM MQ インストール済み環境の中で見つける必要があります。一般に、正しいキュー・マネージャーが関連付けられているインストール済み環境からコマンドを実行する必要があります。IBM MQ は、コマンドを正しいインストール済み環境に切り替えることをしません。ただし、例外もあります。例えば、**setmqinst** コマンドは、最新バージョンの製品がインストールされている任意のインストール済み環境から実行できます。

複数のインストール済み環境に渡って機能するコマンド

- [dspmq](#) (キュー・マネージャーの表示)
- [dspmqinst](#) (IBM MQ のインストールの表示)
- [dspmqver](#) (バージョン情報の表示)
- [setmqinst](#) (IBM MQ のインストールの設定)

複数インストール環境用のその他の制御コマンド

- [crtmqenv](#) (IBM MQ 環境の作成)
- [dspmqinst](#) (IBM MQ のインストールの表示)
- [setmqenv](#) (IBM MQ 環境の設定)
- [setmqinst](#) (IBM MQ のインストールの設定)
- [setmqm](#) (キュー・マネージャーの設定)

前のバージョンの製品がインストールされている場合、実行されるコマンドはそのバージョンのコマンドです。ただし、検索パスがローカル設定でオーバーライドされる場合は除きます。検索パスをオーバーライドするには、**setmqenv** を実行します。コマンドを実行するには、正しいパスを設定する必要があります。プライマリー・インストールが設定されている場合に実行されるコマンドは、ローカル検索パスで選択をオーバーライドしない限り、プライマリー・インストールに含まれるコピーです。

z/OS 上の複数リリース



z/OS 上には、複数のリリースが存在できます。STEPLIB を使用して、使用する IBM MQ のレベルを制御します。詳しくは、[410 ページの『共存』](#)を参照してください。

関連概念

18 ページの『[AIX, Linux, and Windows での複数インストール環境](#)』

AIX, Linux, and Windows では、1 つのシステムで複数の IBM MQ のコピーを持つことができます。

ALW 複数インストール済み環境とアプリケーション・プログラム

ローカル・アプリケーションをキュー・マネージャーに接続する場合、アプリケーションはそのキュー・マネージャーに関連付けられているインストール済み環境からライブラリーをロードする必要があります。複数インストール済み環境の場合、問題が少し複雑になります。

setmqm コマンドの使用

setmqm を使用して、キュー・マネージャーに関連付けられているインストール済み環境を変更する場合、ロードする必要があるライブラリーも変わります。

アプリケーションを、異なるインストール済み環境が所有している複数のキュー・マネージャーに接続する場合、複数のライブラリー・セットをロードすることが必要です。

注: アプリケーションを IBM MQ ライブラリーにリンクする場合、アプリケーションがキュー・マネージャーに接続すると、アプリケーションは自動的に適切なライブラリーをロードします。

複数バージョン環境における IBM MQ ライブラリーのロード

ご使用の環境に応じて、ライブラリーを見つける方法は以下のとおりです。

IBM MQ がデフォルト・ロケーションにインストールされている場合、既存のアプリケーションは引き続き以前と同様に機能します。そうでない場合、アプリケーションの再ビルドや構成の変更が必要になる場合があります。

使用しているプラットフォームに応じて、ライブラリーが検索される順序は以下のとおりです。

- Windows
 - アプリケーションのディレクトリー
 - 現行ディレクトリー
 - グローバルおよびご自分の PATH 変数
- 他のプラットフォーム
 - LD_LIBRARY_PATH (または LIBPATH/SHLIB_PATH)
 - 組み込み検索パス (RPath)
 - デフォルト・ライブラリー・パス

プラットフォーム	オプション	利点	欠点
AIX and Linux	組み込みランタイム検索パス (RPath) の設定/変更	パスはアプリケーションのビルドで明示されます。	再コンパイルとリンクが必要です。 IBM MQ を移動すると、RPath を変更しなければなりません。

表 41. ライブラリーをロードするためのオプション (続き)

プラットフォーム	オプション	利点	欠点
AIX and Linux	setmqenv を使用した LD_LIBRARY_PATH または 相当するものの設定	RPath を指定変更します。 既存アプリケーションの変更なし。 IBM MQ を移動しても変更が簡単。	環境変数に依存する。 他のアプリケーションに影響する可能性がある。
Windows	setmqenv を使用した PATH の設定	既存アプリケーションの変更なし。 IBM MQ を移動しても変更が簡単。	環境変数に依存する。 他のアプリケーションに影響する可能性がある。
すべて	IBM WebSphere MQ 7.1 以降に対してプライマリー・インストールを設定	既存アプリケーションの変更なし。 プライマリー・インストールの変更は簡単 前のバージョンの IBM MQ と同じような動作	AIX and Linux: デフォルトの検索パスの /usr/lib に依存

関連概念

18 ページの『AIX, Linux, and Windows での複数インストール環境』

AIX, Linux, and Windows では、1 つのシステムで複数の IBM MQ のコピーを持つことができます。

共存、互換性、および相互運用性

IBM MQ 用語「共存」、「互換性」、および「相互運用性」の定義

共存

同じサーバー上に同じプログラムの 2 つ以上のバージョンをインストールして実行できることです。IBM MQ の場合、共存とは、通常 1 つのサーバーに複数のバージョンの IBM MQ をインストールして実行することを意味します。

互換性

あるレベルのキュー・マネージャーのアプリケーションを以前のレベルのキュー・マネージャーで実行できることです。

メッセージ・チャネル・エージェント (MCA) を使用している場合、すべてのバージョンとリリースの IBM MQ キュー・マネージャーは MCA を使用して、すべてのバージョンとリリースの別の IBM MQ キュー・マネージャーに接続できます。

MCA チャネルは、チャネルの両端でサポートされる最新バージョンのプロトコルに自動的に構成されます。

また、互換性とは、クライアント・アプリケーションを異なるバージョンの IBM MQ MQI client と共に実行できること、異なるレベルのキュー・マネージャーで実行できることも意味します。

相互運用性

主に、異なるバージョンの IBM MQ の間でメッセージを交換できることです。また、パブリッシュ/サブスクライブ・ブローカーなどの他のものとの間や、IBM MQ classes for JMS や WebSphere Application Server などのコンポーネント間の相互運用性を意味している場合もあります。

IBM MQ の互換性、共存、および相互運用性の維持は、お客様がアプリケーションや管理プロシージャーに行った投資を保持する上で重要です。

この目的が厳密に同じようには当てはまらない 3 つの領域は、

- IBM MQ エクスプローラーなどの GUI インターフェース。
- FFST ファイルやトレースなど、サービスの情報。
- エラー・メッセージ。エラー・メッセージのテキストは、表現をより明確または正確にするために変更される場合があります。

共存

複数のキュー・マネージャーは、名前が別であれば、同じ IBM MQ インストール済み環境を使用している限り、どのサーバー上でも共存することができます。z/OS、AIX、Linux、and Windows では、異なる複数のキュー・マネージャーを同じサーバー上で共存させ、異なるインストール済み環境と関連付けることができます。1つのサーバー上に共存する複数のキュー・マネージャーに加えて、異なるコマンド・レベルで実行されている複数の異なるキュー・マネージャーでオブジェクトおよびコマンドも正しく機能しなければなりません。

z/OS での複数のキュー・マネージャー・バージョン



z/OS イメージには複数の IBM MQ サブシステムがあり、IBM MQ 早期コード・モジュールが使用されている最新バージョンである場合は、異なるバージョンの IBM MQ を使用できます。これらのモジュールは z/OS IPL 時にロードされ、z/OS イメージ内のすべての IBM MQ サブシステム間で共用されます。

つまり、早期コードが最新バージョンのコードになっていれば、最新バージョンのキュー・マネージャーを、旧バージョンの同じイメージ内にある別のキュー・マネージャーと一緒に実行することが可能です。

「共存」のセクションには、複数のコマンド・レベルのキュー・マネージャーでオブジェクトおよびコマンドが使用される場合の、それらの使用上の制限事項がリストされています。キュー・マネージャーは、単一サーバー上で実行されている場合とクラスターで実行されている場合があります。

関連概念

411 ページの『バージョン 7.1 でのキュー・マネージャーの共存』

複数のキュー・マネージャーは、名前が別であれば、同じ IBM MQ インストール済み環境を使用している限り、どのサーバー上でも共存することができます。z/OS、AIX、Linux、and Windows では、異なる複数のキュー・マネージャーを同じサーバー上で共存させ、異なるインストール済み環境と関連付けることができます。

414 ページの『AIX、Linux、and Windows での複数インストール済み環境のキュー・マネージャーの共存』

IBM MQ for AIX、Linux、and Windows の複数のコピーを同じサーバーにインストールできます。これらの IBM MQ コピーは、同じバージョン・レベルでも異なるバージョン・レベルでもかまいません。これは、複数インストールと呼ばれます。複数インストール済み環境は、ある IBM MQ バージョンから新しいバージョンにアップグレードする場合に特に役立ちます。これにより、前のバージョンを後のバージョンと一緒に実行できるようになります。

関連タスク

486 ページの『AIX and Linux での IBM MQ ライブラリー・ロードの新しいバージョンへのマイグレーション』

AIX and Linux では、一段階のシナリオを基に前のバージョンの製品を新しいバージョンに置き換えて前のバージョンの製品から新しいバージョンにアップグレードした場合、通常、IBM MQ ライブラリーのロード方法を変更する必要はありません。しかし、後のバージョンの製品の複数のインストール済み環境を利用することにした場合は、横並びまたは段階的マイグレーション・シナリオに基づき、後のバージョンの IBM MQ ライブラリーをロードするオペレーティング・システム用に、ランタイム環境を個別に構成する必要があります。

454 ページの『Windows での IBM MQ ライブラリー・ロードの新しいバージョンへのマイグレーション』

Windows では、一段階のシナリオを基に前のバージョンの製品を新しいバージョンに置き換えて前のバージョンの製品から新しいバージョンにアップグレードした場合、通常、IBM MQ ライブラリーのロード方法を変更する必要はありません。しかし、後のバージョンの製品の複数のインストール済み環境を利用することにした場合は、横並びまたは段階的マイグレーション・シナリオに基づき、後のバージョンの IBM MQ ライブラリーをロードするオペレーティング・システム用に、ランタイム環境を個別に構成する必要があります。

バージョン 7.1 でのキュー・マネージャーの共存


複数のキュー・マネージャーは、名前が別であれば、同じ IBM MQ インストール済み環境を使用している限り、どのサーバー上でも共存することができます。z/OS、AIX、Linux、and Windows では、異なる複数のキュー・マネージャーを同じサーバー上で共存させ、異なるインストール済み環境と関連付けることができます。

すべてのプラットフォーム上での単一インストール済み環境のキュー・マネージャーの共存

単一インストール済み環境のキュー・マネージャーの共存は、開発環境と実稼働環境で役立ちます。開発環境では、さまざまな開発活動をサポートするために異なる複数のキュー・マネージャー構成をセットアップすることができます。また、単一サーバー上で、あたかもネットワークに配置されているかのようにチャンネルによって接続された複数のキュー・マネージャー構成で作業を行うこともできます。

実稼働環境では、単一サーバー上に複数のキュー・マネージャーを構成することは一般的ではありません。この構成には、単一のキュー・マネージャー構成に比べてパフォーマンス上または機能上の利点はありません。複数のキュー・マネージャーをサーバーにデプロイすることが必要になる場合があります。これは、特定のソフトウェア・スタック、ガバナンス、および管理の要件を満たすために、またはサーバーの統合の結果として不可欠である場合があります。

複数インストール環境でのキュー・マネージャーの共存

 複数インストール済み環境のキュー・マネージャーの共存は、AIX、Linux、and Windows、および z/OS でサポートされます。¹

同じサーバー上で複数インストール済み環境のキュー・マネージャーの共存を使用すれば、同じサーバー上でキュー・マネージャーを異なるコマンド・レベルで稼働させることができます。また、複数のキュー・マネージャーを同じコマンド・レベルで実行しながら、それらを別々のインストール済み環境に関連付けることもできます。

複数インストール済み環境によって、単一インストール済み環境を使用したキュー・マネージャーの共存に、さらに柔軟性が加わります。複数のキュー・マネージャーを稼働させることの背後にあるさまざまな理由（異なるソフトウェア・スタックのサポートなど）は、いずれも、異なるバージョンの IBM MQ を必要としている可能性があります。

複数インストール済み環境の初期ユーザーによって認められた最大の利点は、IBM MQ をあるバージョンから別のバージョンにアップグレードする際にもたらされるものです。複数インストール済み環境によって、アップグレードのリスクが低減し、コストが低下し、またサーバー上で稼働するアプリケーションの移行のニーズがより柔軟に満たされます。

移行の柔軟性の鍵となるものは、新規バージョンを既存のインストール済み環境と共存してインストールできることです。412 ページの [図 8](#) を参照してください。この図は、474 ページの『AIX and Linux でのマイグレーション: 横並び』または 443 ページの『Windows でのマイグレーション: 横並び』から抜き出されたものです。

¹ 複数インストール環境でのキュー・マネージャーの共存を複数インスタンス・キュー・マネージャーと混同しないでください。英語では名称が似ていますが、全く異なるものです。




図 8. Side by Side インストール - ステップ 2

インストールが完了して検証されたら、キュー・マネージャーとアプリケーションを新規インストール済み環境に移行します。[412 ページの図 9](#)を参照してください。移行が完了したら、古いインストール済み環境をアンインストールします。




図 9. Side by Side インストール - ステップ 4

複数のインストール済み環境を、さまざまな移行戦略の基礎になるものと考えてください。一方の端は「単一ステージ」であり、1つのサーバーについて一度に1つのみのインストール済み環境を持ちます。もう一方の端には複数ステージの移行があります。この場合、同時に複数のインストール済み環境を稼働させ続けます。そして、その中央に Side by Side 移行が存在します。この3つの戦略がそれぞれ以下のタスクで説明されています。

1. [471 ページの『AIX and Linux でのマイグレーション: 一段階』](#) または [438 ページの『Windows でのマイグレーション: 一段階』](#)
2. [474 ページの『AIX and Linux でのマイグレーション: 横並び』](#) または [443 ページの『Windows でのマイグレーション: 横並び』](#)
3. [477 ページの『AIX and Linux でのマイグレーション: 段階的』](#) または [446 ページの『Windows でのマイグレーション: 段階的』](#)

新しい保守レベルへのキュー・マネージャーの更新

LTS

複数インストール済み環境のもう 1 つの類似した使用法は、新しい保守レベルへのキュー・マネージャーの更新をサポートすることですを参照してください。2 つのインストール済み環境を保守します。1 つは最新の保守レベルの更新が適用され、もう 1 つは以前の保守レベルが適用されます。すべてのキュー・マネージャーを最新の保守レベルに移行すると、以前の保守レベルの更新を、次にリリースされる保守レベルの更新に置き換えることができます。この構成により、アプリケーションおよびキュー・マネージャーの更新を最新の保守レベルにステージングできます。プライマリー・インストールの指定を最新の保守レベルに切り替えることができます。

関連概念

[414 ページの『AIX, Linux, and Windows での複数インストール済み環境のキュー・マネージャーの共存』](#)
IBM MQ for AIX, Linux, and Windows の複数のコピーを同じサーバーにインストールできます。これらの IBM MQ コピーは、同じバージョン・レベルでも異なるバージョン・レベルでもかまいません。これは、複数インストールと呼ばれます。複数インストール済み環境は、ある IBM MQ バージョンから新しいバージョンにアップグレードする場合に特に役立ちます。これにより、前のバージョンを後のバージョンと一緒に実行できるようになります。

[520 ページの『z/OS での IBM MQ のアップグレードおよびマイグレーション』](#)

IBM MQ の新規リリースをインストールし、IBM MQ を新規のリリース・レベル、バージョン・レベル、またはモディフィケーション・レベル (VRM) へアップグレードすることができます。以前に実行していたレベルより高いレベルでキュー・マネージャーを実行するには、マイグレーションが必要です。

関連タスク

[486 ページの『AIX and Linux での IBM MQ ライブラリー・ロードの新しいバージョンへのマイグレーション』](#)

AIX and Linux では、一段階のシナリオを基に前のバージョンの製品を新しいバージョンに置き換えて前のバージョンの製品から新しいバージョンにアップグレードした場合、通常、IBM MQ ライブラリーのロード方法を変更する必要はありません。しかし、後のバージョンの製品の複数のインストール済み環境を利用することにした場合は、横並びまたは段階的マイグレーション・シナリオに基づき、後のバージョンの IBM MQ ライブラリーをロードするオペレーティング・システム用に、ランタイム環境を個別に構成する必要があります。

[322 ページの『AIX での保守レベル・アップデートのステージング』](#)

AIX では、同じサーバー上の IBM MQ の複数のインストール済み環境を使用して、保守レベル・アップデートのリリースを制御できます。

[339 ページの『Linux での保守レベル・アップデートのステージング』](#)

Linux では、同じサーバー上の IBM MQ の複数のインストール済み環境を使用して、保守レベル・アップデートのリリースを制御できます。

[363 ページの『Windows での保守レベル・アップデートのステージング』](#)

Windows システムでは、同じサーバー上の複数の IBM MQ インストール済み環境を使用して、保守レベル・アップデートのリリースを制御できます。

[454 ページの『Windows での IBM MQ ライブラリー・ロードの新しいバージョンへのマイグレーション』](#)

Windows では、一段階のシナリオを基に前のバージョンの製品を新しいバージョンに置き換えて前のバージョンの製品から新しいバージョンにアップグレードした場合、通常、IBM MQ ライブラリーのロード方法を変更する必要はありません。しかし、後のバージョンの製品の複数のインストール済み環境を利用することにした場合は、横並びまたは段階的マイグレーション・シナリオに基づき、後のバージョンの IBM MQ ライブラリーをロードするオペレーティング・システム用に、ランタイム環境を個別に構成する必要があります。

AIX, Linux, and Windows での複数インストール済み環境のキュー・マネージャーの共存
 IBM MQ for AIX, Linux, and Windows の複数のコピーを同じサーバーにインストールできます。これらの IBM MQ コピーは、同じバージョン・レベルでも異なるバージョン・レベルでもかまいません。これは、複数インストールと呼ばれます。複数インストール済み環境は、ある IBM MQ バージョンから新しいバージョンにアップグレードする場合に特に役立ちます。これにより、前のバージョンを後のバージョンと一緒に実行できるようになります。

注：Linux では、RPM インストール・メディアを使用する場合にのみ複数インストールを作成できます。複数インストールは、Ubuntu ではサポートされていません。

複数インストールを計画する場合は、メジャー IBM MQ バージョン番号 (例えば、IBM MQ 9.3) のみを考慮する必要があります。CD リリースおよびフィックスパック・レベルは、重要な追加要因ではありません。

以下の図は、異なるバージョン (例えば、バージョン 9.3 および 9.1) の 2 つの IBM MQ インストール済み環境、2 つのキュー・マネージャー、および 3 つのアプリケーションを示しています。この図では、アプリケーション 3 は、キュー・マネージャー QM2 (IBM MQ 9.1) に接続されているにもかかわらず、Inst1 (IBM MQ 9.3) インストール済み環境からライブラリーをロードするように構成されていることに注意してください。




図 10. 異なる IBM MQ バージョンで稼働する 2 つのキュー・マネージャーの共存

1 つのサーバー上で IBM MQ の複数インストール済み環境を稼働させる場合は、以下の 3 つの質問を検討する必要があります。

1. どのインストール済み環境にキュー・マネージャーが関連付けられているか。 [415 ページの『キュー・マネージャーの関連付け』](#) を参照してください。
2. アプリケーションがロードするのはどのインストール済み環境ですか? [415 ページの『IBM MQ ライブラリーのロード』](#) を参照してください。
3. どのインストール済み環境から IBM MQ コマンドを実行するか。 [416 ページの『コマンドの関連付け』](#) を参照してください。

キュー・マネージャーの関連付け

キュー・マネージャーは、**setmqm** コマンドを使用して関連付けを変更するまでは、永久にインストール済み環境に関連付けられます。キュー・マネージャーは、キュー・マネージャーの現行のコマンド・レベルよりも低いコマンド・レベルのインストール済み環境と関連付けることはできません。

414 ページの図 10 では、QM1 は Inst1 に関連付けられています。この関連付けは、**setmqm -m QM1 -n Inst1** を実行することによって行われます。QM1 が最初に開始されたときに、**setmqm** の実行後に、QM1 が実行されている IBM MQ 9.1 場合は、新しいバージョンにマイグレーションされます。QM2 は、関連付けが変更されていないため IBM MQ 9.1 に関連付けられます。

IBM MQ ライブラリーのロード

キュー・マネージャーとのアプリケーション接続は、MQCONN または MQCONNX を通常の方法で呼び出すことによって確立されます。

アプリケーションがロードする IBM MQ ライブラリーは、オペレーティング・システム・ローダーの構成と、キュー・マネージャーが関連付けられている IBM MQ インストール済み環境によって異なります。414 ページの図 10 では、オペレーティング・システムは、アプリケーション 1 および 3 の Inst1 インストール済み環境から IBM MQ ライブラリーをロードします。アプリケーション 2 の IBM MQ 9.1 ライブラリーをロードします。オペレーティング・システムがアプリケーション 3 に間違っただライブラリーをロードしました。アプリケーション 3 には IBM MQ 9.1 ライブラリーが必要です。

415 ページの図 11 は、アプリケーション 3 に起こることを示します。アプリケーション 3 は QM2 に接続しており、QM2 は IBM MQ 9.1 インストール済み環境に関連付けられています。IBM MQ は、オペレーティング・システムがロードしたライブラリーは、アプリケーション 3 から QM2 への呼び出しを処理するためのライブラリーではないことを検出します。IBM MQ は、IBM MQ 9.1 インストール済み環境から正しいライブラリーをロードします。そして、MQCONN または MQCONNX 呼び出しを IBM MQ 9.1 ライブラリーに転送します。MQCONN または MQCONNX によって返された接続ハンドルを使用する以降の MQI 呼び出しは、IBM MQ 9.1 ライブラリー内のエントリー・ポイントを呼び出します。

アプリケーション 2 を使用して QM1 への接続を試行すると、IBM MQ はエラーを返します。2059 (080B) (RC2059): MQRC Q_MGR_NOT_AVAILABLE を参照してください。




図 11. 別のライブラリーでのロードの呼び出し

IBM MQ ライブラリーには、キュー・マネージャーが関連付けられているインストール済み環境に基づくルーティング機能が含まれています。オペレーティング・システムは、任意の IBM MQ インストール済み環境からライブラリーをロードすることができ、IBM MQ は MQI 呼び出しを正しいライブラリーに転送します。

IBM MQ ライブラリーのロード機能は、新しいリリース・レベルでコンパイルおよびリンクされたアプリケーションが、以前のリリース・レベルで IBM MQ ライブラリーを直接ロードしてはならないという制限を緩和しません。実際には、オペレーティング・システムが、アプリケーションのコンパイルおよびリンクに使用されたライブラリーと同じレベルまたはそれ以降のレベルのライブラリーをロードする限り、IBM MQ は同じサーバー上の他のレベルの IBM MQ を呼び出すことができます。

例えば、IBM MQ 9.1 キュー・マネージャーに接続するアプリケーションを、IBM MQ 9.3 に同梱されているライブラリーを使用して再コンパイルし、リンクする場合を考えてみましょう。実行時に、アプリケーションが IBM MQ 9.1 キュー・マネージャーに接続している場合でも、オペレーティング・システムはアプリケーションの IBM MQ 9.3 ライブラリーをロードする必要があります。IBM MQ 9.3 は不整合を検出し、アプリケーションに IBM MQ 9.1 ライブラリーをロードします。同じことが将来のリリースにも当てはまります。アプリケーションが再コンパイルされ、新しいリリースにリンクされている場合、アプリケーションは、IBM MQ 9.3 キュー・マネージャーに接続し続ける場合でも、新しいリリースに一致する IBM MQ ライブラリーをロードする必要があります。

アプリケーションは IBM MQ ライブラリーにリンクされていない可能性があります。代わりにオペレーティング・システムを直接呼び出して IBM MQ ライブラリーをロードします。IBM MQ は、キュー・マネージャーに関連付けられているインストール済み環境からのライブラリーであることを確認します。そうでない場合、IBM MQ は正しいライブラリーをロードします。

IBM MQ ライブラリーのロードに関する特殊なマイグレーションの考慮事項

ビルド環境の要件、または組織内の IT 標準を満たすために、以前の IBM MQ リリースのインストール済み環境を変更した可能性があります。このようなケースで、IBM MQ ライブラリーを他のディレクトリーにコピーするか、またはシンボリック・リンクを作成した場合は、結局はサポートされない構成になります。共通の IT 標準またはビルド環境の要件は、IBM MQ ライブラリーを AIX and Linux システムのデフォルトのロード・パスに組み込むことです。IBM MQ は任意のディレクトリーにインストールでき、IBM MQ は /usr とそのサブディレクトリーにシンボリック・リンクを作成できます。setmqinst コマンドを使用して IBM MQ インストール済み環境をプライマリーにすると、IBM MQ は IBM MQ ライブラリーへのシンボリック・リンクを /usr/lib に挿入します。結果として、オペレーティング・システムは、/usr/lib が含まれている場合、デフォルトのロード・パスで IBM MQ ライブラリーを検出します。

詳細については、[複数のインストール環境でのアプリケーションの接続を参照してください](#)。

コマンドの関連付け

コマンドの例は、dspmqver、setmqinst、runmqsc、および strmqm です。オペレーティング・システムはコマンドを IBM MQ のインストール済み環境内で検索する必要があります。また、多くのコマンドは引数としてキュー・マネージャーを必要とし、キュー・マネージャー名がパラメーターとして指定されていない場合はデフォルトのキュー・マネージャーを想定します。

ライブラリーのロードとは異なり、キュー・マネージャーがパラメーターとしてコマンドに含まれている場合、そのコマンドは、そのキュー・マネージャーに関連付けられているインストール済み環境に切り替えられません。発行したコマンドが、正しいインストール済み環境から実行されるように、setmqenv コマンドを使用して環境を正しくセットアップする必要があります。setmqenv のパラメーターとしてキュー・マネージャーを指定して、そのキュー・マネージャーのコマンド環境をセットアップすることができます。詳しくは、[setmqenv の実行を参照してください](#)。

Windows では、setmqinst コマンドによってグローバル環境変数が設定され、setmqenv によってローカル環境変数が設定されます (コマンド検索のための PATH 変数を含む)。

AIX and Linux では、setmqinst コマンドは、コマンドのサブセットのシンボリック・リンクを /usr/bin にコピーします。詳しくは、[23 ページの『AIX and Linux 上のプライマリー・インストールへの外部ライブラリーおよび制御コマンド・リンク』](#)を参照してください。setmqenv コマンドは、インストール・ディレクトリー内のバイナリー・フォルダーへの検索パスを含む、ローカル環境変数を設定します。

以下のコードは、**setmqenv** を実行して、キュー・マネージャー QM1 に関連付けられた IBM MQ のコピー用のコマンド環境をセットアップする 2 つの例を示しています。

IBM MQ for Windows.

```
"%MQ_INSTALLATION_PATH%\bin\setmqenv" -m QM1
```

IBM MQ for AIX or Linux.

```
. $MQ_INSTALLATION_PATH/bin/setmqenv -m QM1
```

図 12. **setmqenv** の実行

関連概念

複数のインストール環境でのアプリケーションの接続

[23 ページの『AIX and Linux 上のプライマリー・インストールへの外部ライブラリーおよび制御コマンド・リンク』](#)

AIX and Linux プラットフォームでは、プライマリー・インストールは、/usr ファイル・システムからのリンクが作成されるものです。ただし、現在、作成されるのは、以前のリリースで作成されたリンクのサブセットだけです。

[26 ページの『Windows 上のプライマリー・インストールでのみ使用できる機能』](#)

Windows オペレーティング・システム機能の一部は、プライマリー・インストールでのみ使用できます。この制約事項は、IBM MQ の複数のバージョンがインストールされているため、インターフェース・ライブラリーの中央登録で競合が発生していることに起因します。

[インストール構成ファイル、mqinst.ini](#)

関連タスク

[471 ページの『AIX and Linux でのマイグレーション: 一段階』](#)

一段階マイグレーションとは、サーバー上の唯一の IBM MQ インストール済み環境を、新しいリリースで置き換えることを表す用語です。一段階マイグレーションは、インプレースでのアップグレードまたはインプレース・アップグレードとも呼ばれます。一段階マイグレーションでは、IBM MQ を実行するための既存の скриプトとプロシージャのほとんどが保持されます。他のマイグレーション・シナリオでは、一部の скриプトとプロシージャを変更する可能性もありますが、キュー・マネージャーのマイグレーションがユーザーに与える影響を軽減させることができます。

[438 ページの『Windows でのマイグレーション: 一段階』](#)

一段階マイグレーションとは、サーバー上の唯一の IBM MQ インストール済み環境を、新しいバージョンの製品で置き換えることを表す用語です。一段階マイグレーションは、インプレースでのアップグレードまたはインプレース・アップグレードとも呼ばれます。一段階マイグレーションでは、IBM MQ を実行するための既存の скриプトとプロシージャのほとんどが保持されます。他のマイグレーション・シナリオでは、一部の скриプトとプロシージャを変更する可能性もありますが、キュー・マネージャーのマイグレーションがユーザーに与える影響を軽減させることができます。

[プライマリー・インストールの変更](#)

[322 ページの『AIX での保守レベル・アップデートのステージング』](#)

AIX では、同じサーバー上の IBM MQ の複数のインストール済み環境を使用して、保守レベル・アップデートのリリースを制御できます。

[339 ページの『Linux での保守レベル・アップデートのステージング』](#)

Linux では、同じサーバー上の IBM MQ の複数のインストール済み環境を使用して、保守レベル・アップデートのリリースを制御できます。

[363 ページの『Windows での保守レベル・アップデートのステージング』](#)

Windows システムでは、同じサーバー上の複数の IBM MQ インストール済み環境を使用して、保守レベル・アップデートのリリースを制御できます。

[486 ページの『AIX and Linux での IBM MQ ライブラリー・ロードの新しいバージョンへのマイグレーション』](#)

AIX and Linux では、一段階のシナリオを基に前のバージョンの製品を新しいバージョンに置き換えて前のバージョンの製品から新しいバージョンにアップグレードした場合、通常、IBM MQ ライブラリーのロード方法を変更する必要はありません。しかし、後のバージョンの製品の複数のインストール済み環境を利用することにした場合は、横並びまたは段階的マイグレーション・シナリオに基づき、後のバージョンの IBM MQ ライブラリーをロードするオペレーティング・システム用に、ランタイム環境を個別に構成する必要があります。

454 ページの『Windows での IBM MQ ライブラリー・ロードの新しいバージョンへのマイグレーション』
Windows では、一段階のシナリオを基に前のバージョンの製品を新しいバージョンに置き換えて前のバージョンの製品から新しいバージョンにアップグレードした場合、通常、IBM MQ ライブラリーのロード方法を変更する必要はありません。しかし、後のバージョンの製品の複数のインストール済み環境を利用することにした場合は、横並びまたは段階的マイグレーション・シナリオに基づき、後のバージョンの IBM MQ ライブラリーをロードするオペレーティング・システム用に、ランタイム環境を個別に構成する必要があります。

関連資料

410 ページの『共存』

複数のキュー・マネージャーは、名前が別であれば、同じ IBM MQ インストール済み環境を使用している限り、どのサーバー上でも共存することができます。z/OS、AIX、Linux、and Windows では、異なる複数のキュー・マネージャーを同じサーバー上で共存させ、異なるインストール済み環境と関連付けることができます。1つのサーバー上に共存する複数のキュー・マネージャーに加えて、異なるコマンド・レベルで実行されている複数の異なるキュー・マネージャーでオブジェクトおよびコマンドも正しく機能しなければなりません。

[setmqenv](#)

[setmqinst](#)

[setmqm](#)

[strmqm -e CMDLEVEL](#)

関連情報

[ダイナミック・リンク・ライブラリー検索の順序](#)

混合バージョン・クラスターの共存

クラスターには、IBM MQ 9.3 やこの製品の現在サポートされている以前のレベルで実行するキュー・マネージャーを含めることができます。ただし、以前のレベルのキュー・マネージャーから新機能を活用することはできません。

混合バージョンのパブリッシュ/サブスクライブ・クラスターでのルーティング動作

IBM MQ 8.0 以降、パブリッシュ/サブスクライブ・クラスターでトピック・ホスト・ルーティングを使用できます。オブジェクトが定義されるキュー・マネージャー、およびフル・リポジトリ・キュー・マネージャーは、トピック・ホスト・ルーティング機能をサポートするレベル（つまり、IBM MQ 8.0 以降）でなければなりません。クラスター内の旧レベルのキュー・マネージャーは、トピック・ホスト・ルーティングの動作に従いません。

(トピックの **CLROUTE** パラメーターを TOPICHOST に設定することによって) クラスター・トピックをトピック・ホスト・ルーティングに対して定義すると、新しいレベルにあるキュー・マネージャーだけがクラスター・トピックを認識します。それより古いキュー・マネージャーはクラスター・トピック定義を受け取らないため、トピックがクラスター化されていないかのように動作します。これは、ルーティングされるトピックをホストするキュー・マネージャーだけでなく、ルーティングされるパブリッシュ/サブスクライブの方法で動作する必要があるすべてのキュー・マネージャーが、この機能をサポートするバージョンになければならないことを意味します。

重要事項:

- この機能を使用するには、すべてのフル・リポジトリが IBM MQ 8.0 以降でなければなりません。フル・リポジトリ・キュー・マネージャーが旧バージョンにある場合、TOPICHOST の **CLROUTE** はフル・リポジトリによって認識されず、フル・リポジトリはトピック定義をクラスター内のすべてのキュー・マネージャーに伝搬します。IBM MQ 8.0 より前のキュー・マネージャーはすべて、トピックが DIRECT ルーティングに対して定義されているかのようにトピックを使用します。この動作はサポートされていません。

- 古いキュー・マネージャーが既存のトピック・ホスト・ルーティング型クラスター・トピックと同じ名前
で直接ルーティング型クラスター・トピックを定義する場合、フル・リポジトリは競合する定義を検知
し、その定義を伝搬しません。

クラスター内の各キュー・マネージャーのバージョンを検出するには、**DISPLAY CLUSQMGR** コマンドを使
用して **VERSION** パラメーターを指定します。このコマンドをフル・リポジトリを保持するキュー・マ
ネージャーから発行した場合、返される情報はクラスター内のすべてのキュー・マネージャーに当てはま
ります。フル・リポジトリを保持しないキュー・マネージャーから発行した場合、返される情報は、関
係のあるキュー・マネージャーのみに当てはまります。つまり、メッセージを送信しようとした送信先の
キュー・マネージャー、およびフル・リポジトリを保持しているすべてのキュー・マネージャーに関す
る情報が返されます。

z/OS z/OS の ISPF 操作および制御パネル

操作および制御パネルを使用する場合は、ISPF で使用する IBM MQ ライブラリーが、使用するキュー・マ
ネージャーと互換性を持っている必要があります。

z/OS 上の操作およびコントロール・パネルのバージョンとキュー・マネージャーのバージョンの互換性
は、ISPF で使用している操作および制御パネルのどのバージョンがどのレベルのキュー・マネージャーと
互換性があるかを示しています。

バージョン	IBM MQ for z/OS 9.1、IBM MQ for z/OS 9.2、および IBM MQ for z/OS 9.3 の各キュー・マネージャーが混在するキュー共有グループ。	IBM MQ for z/OS 9.3 キュー・マネージャー	IBM MQ for z/OS 9.2 キュー・マネージャー	IBM MQ for z/OS 9.1 キュー・マネージャー
IBM MQ for z/OS 9.3 パネル	互換	互換	互換	互換
IBM MQ for z/OS 9.2 パネル	互換性なし	互換性なし	互換	互換
IBM MQ for z/OS 9.1 パネル	互換性なし	互換性なし	互換	互換

z/OS z/OS でのキュー共有グループの共存

V 9.3.0 **V 9.3.0** IBM MQ for z/OS 9.3 または 9.3.x Continuous Delivery (CD) リリースのいずれ
かで稼働するキュー・マネージャーは、IBM MQ for z/OS 9.1.0 以降で稼働するキュー・マネージャーを使
用する QSG の一部になることができます。これは、IBM MQ for z/OS 9.1.0 以降の CD リリースと Long
Term Support (LTS) リリースの任意の組み合わせに適用されます。

V 9.3.0 **V 9.3.0**

IBM MQ for z/OS 9.3 以降、キュー・マネージャーは、QSG に互換性のないキュー・マネージャーが含まれ
ているかどうかを検査します。QSG に非互換がある場合、キュー・マネージャーは始動に失敗し、メッセ
ージ **CSQ5005E** を出し、続いて **X'6C6'** 異常終了と理由コード **X'F50029'** を出します。

QSG との互換性は、以下のようにさまざまな方法で判別できます。

- IBM MQ for z/OS 9.3 以降では、**CSQ5PQSG VERIFY** 機能を使用して、メッセージ **CSQU599I** を確認する
方法がより簡単になりました。

これは、IBM MQ for z/OS 9.3 キュー・マネージャーを既存の QSG に追加できるかどうかを示します。
キュー・マネージャーを QSG に追加したり、QSG 内の既存のキュー・マネージャーを移行したりする前
に、常にこのユーティリティーを実行することをお勧めします。

- あるいは、Db2 表を照会して、QSG 内のすべてのキュー・マネージャー・レベルを表示することもでき
ます。例えば、Db2 SPUFI コマンドを使用します。

詳しくは、「**SPUFI を使用した SQL の実行**」を参照してください。さらに、SCSQPROC の **CSQ45STB**
には、Db2 SELECT コマンドを実行するためにカスタマイズできるサンプル JCL があります。

このコマンドを実行すると、以下の例では、QSG 内に IBM MQ for z/OS 9.0.0 キュー・マネージャーがあるため、QSG 内で IBM MQ for z/OS 9.3 を実行できないことが示されます。

```
SELECT QMGRNAME,ACTSTATE,CMDLEVEL FROM CSQ.ADMIN_B_QMGR WHERE QSGNAME = 'QSG1';
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
QMGRNAME                                ACTSTATE
CMDLEVEL
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
MQ01                                     N           925
MQ02                                     N           900
MQ03                                     N           910
```

z/OS z/OS での異なるバージョンのキュー・マネージャーが含まれるキュー共用グループ内でのオブジェクトのプロパティ
前の各バージョンで存在しなかった属性は、混合したキュー共用グループ内にある、より後のバージョンのキュー・マネージャーで作成および変更できます。属性は、グループ内にある前のレベルのキュー・マネージャーでは使用できません。

z/OS z/OS での異なるバージョンのキュー・マネージャーが含まれるキュー共用グループ内での MQSC コマンド
移行したキュー・マネージャーにルーティングするために、新規のキーワードと属性値を使用した既存の MQSC コマンドを入力することができます。任意のキュー・マネージャーにコマンドを入力できます。これらのコマンドは、**CMDSCOPE** を使用してルーティングします。新規のキーワードと属性値を指定したコマンド、または新規のコマンドは、前のバージョンのキュー・マネージャーにルーティングされると失敗します。

IBM MQ の前の各バージョンとのアプリケーションの互換性と相互運用性

前のバージョンの IBM MQ に対する、それより後のバージョンの IBM MQ に付属するライブラリーでビルドされたアプリケーションの接続はサポートされません。より新しいバージョンでアプリケーションをビルドして、それを以前のバージョンで稼働しているキュー・マネージャーに再デプロイすることは、いくつかのアプリケーションが実際に機能するとしても避けてください。

IBM MQ アプリケーションは、新機能を使用しない限り、前のバージョンの IBM MQ で実行されているアプリケーションと相互運用を行います。IBM MQ クライアントは、新機能を使用しない限り、そのクライアントよりも前のバージョンで稼働しているキュー・マネージャーに接続することができます。

前のバージョンのキュー・マネージャーで提供されていた機能のみを使用する IBM MQ アプリケーションは、引き続き前のバージョンにメッセージを送信できます。アプリケーションが IBM MQ のどのバージョンでビルドされ、また接続されているかは問題ありません。アプリケーションは新機能を使用しない限り、IBM MQ の前のバージョンに接続されたアプリケーションとメッセージを交換できます。

次の 4 つのケースを考えてみます。最初の 2 つのケースはサポートされません (ただし、実際には動作する可能性があります) が、後の 2 つのケースはサポートされます。最初の 2 つのケースでは、IBM MQ の前のバージョンとの互換性が必要になります。後の 2 つのケースは、IBM MQ のすべてのバージョン間の相互運用性に依存しています。

1. 後のバージョンの IBM MQ を使用してビルドされた IBM MQ サーバー・アプリケーションを実行して、前のバージョンの IBM MQ をインストールしたサーバー上で稼働しているキュー・マネージャーに接続する。
2. 後のバージョンの IBM MQ がインストールされたサーバー上で実行されているキュー・マネージャーに接続する場合に、前のクライアント・インストール済み環境を持つクライアント・プラットフォーム上で、後のバージョンの IBM MQ を使用してビルドされた IBM MQ クライアント・アプリケーションを実行する。
3. より新しいクライアント・インストール済み環境を持つクライアント・プラットフォーム上で、より新しいバージョンの IBM MQ を使用してビルドされた IBM MQ クライアント・アプリケーションを実行し、以前のバージョンの IBM MQ がインストールされているサーバー上で実行されているキュー・マネージャーに接続する。

4. 後のバージョンの IBM MQ がインストールされているサーバー上で稼働しているキュー・マネージャーに接続された IBM MQ クライアント・アプリケーションまたはサーバー・アプリケーションと、前のバージョンの IBM MQ がインストールされているサーバー上で稼働しているキュー・マネージャーに接続されたアプリケーションとの間でメッセージを交換する。

最初の2つのケースは、それらが常に機能することが保証されないため回避するように計画してください。非互換の構成を実行していて問題が発生した場合は、正しいレベルの IBM MQ でアプリケーションを再ビルドする必要があります。その後、問題診断を続けることができます。

複数のインストール済み環境とアプリケーションのロード

IBM MQ ライブラリーのロード機能は、新しいリリース・レベルでコンパイルおよびリンクされたアプリケーションが、以前のリリース・レベルで IBM MQ ライブラリーを直接ロードしてはならないという制限を緩和しません。実際には、オペレーティング・システムが、アプリケーションのコンパイルおよびリンクに使用されたライブラリーと同じレベルまたはそれ以降のレベルのライブラリーをロードする限り、IBM MQ は同じサーバー上の他のレベルの IBM MQ を呼び出すことができます。

例えば、IBM MQ 9.1 キュー・マネージャーに接続するアプリケーションを、IBM MQ 9.3 に同梱されているライブラリーを使用して再コンパイルし、リンクする場合を考えてみましょう。実行時に、アプリケーションが IBM MQ 9.1 キュー・マネージャーに接続している場合でも、オペレーティング・システムはアプリケーションの IBM MQ 9.3 ライブラリーをロードする必要があります。IBM MQ 9.3 は不整合を検出し、アプリケーションに IBM MQ 9.1 ライブラリーをロードします。同じことが将来のリリースにも当てはまります。アプリケーションが再コンパイルされ、新しいリリースにリンクされている場合、アプリケーションは、IBM MQ 9.3 キュー・マネージャーに接続し続ける場合でも、新しいリリースに一致する IBM MQ ライブラリーをロードする必要があります。

例

1. クライアント・アプリケーションの再ビルドを決定しました。そのアプリケーションを、以前のバージョンのクライアントおよびサーバー・プラットフォームを含む実稼働環境にデプロイできるでしょうか？

答えは「いいえ」です。デプロイ先のすべてのクライアント・ワークステーションを、少なくともビルドしたクライアントのバージョンにアップグレードする必要があります。前のバージョンの IBM MQ 上で稼働しているキュー・マネージャーは、アップグレードする必要はありません。実際には、すべてのクライアントが動作する可能性があります。保守容易性のためには、非互換のレベルのアプリケーションと IBM MQ クライアントの実行を回避する必要があります。

2. いくつかの IBM MQ のキュー・マネージャーを新しいバージョン・レベルでデプロイします。サーバー間でメッセージを送信するために、既存の IBM MQ アプリケーションを使用しています。新規サーバーにデプロイするためにそのアプリケーションを再ビルドしますか？古いバージョンを新規サーバーにデプロイできるでしょうか？

答えは「どちらでも OK」です。引き続き既存のバージョンのアプリケーションをすべてのサーバーにデプロイすることも、再ビルドされたアプリケーションを新規サーバーにデプロイすることもできます。どちらの構成でも機能します。IBM MQ では、既存アプリケーションの後のバージョンのサーバー上での実行、および後のアプリケーションのバージョンから前のバージョンへのメッセージの送信をサポートします。後のバージョン上でのアプリケーションの再ビルド、および前のサーバーと新しいサーバーの両方へのそのアプリケーションの再デプロイは行わないでください。IBM MQ では、前の各バージョンとの互換性はサポートされていません。

z/OS アプリケーション・スタブ



リストされたスタブ・モジュールは、アプリケーションおよび出口とリンク・エディットされます。

- CSQASTUB
- CSQBRSSI
- CSQBRSTB

- CSQBSTUB
- CSQCSTUB
- CSQQSTUB
- CSQXSTUB

アプリケーションの IBM MQ の後の各バージョンとの互換性と相互運用性

IBM MQ アプリケーションは、再コーディング、再コンパイル、または再リンクを行わずに、後の各バージョンのキュー・マネージャーに対して実行されます。前のバージョンの IBM MQ に付属するライブラリーに対してビルドされたアプリケーションを後のバージョンの IBM MQ 上で稼働されるキュー・マネージャーに接続することができます。

キュー・マネージャーをそれより後のバージョンにアップグレードすると、前のバージョンに対してビルドされた既存のアプリケーションは変更しなくても動作します。例外は、[388 ページの『マイグレーションに影響を与える変更点』](#)で注記されています。同様に IBM MQ クライアントに接続されるアプリケーションは、再コーディング、再コンパイル、または再リンクを行わずに、後のバージョンのクライアントに対して実行されます。前のバージョンの IBM MQ クライアント・ライブラリーに対してビルドされたクライアント・アプリケーションをデプロイして、後のバージョンのライブラリーを使用して接続できます。

次の 4 つのケースを考えてみます。最初の 2 つのケースはサポートされませんが、実際には動作する可能性があります。後の 2 つのケースはサポートされます。最初の 2 つのケースは、IBM MQ の後のバージョンと、前のバージョンに対してビルドされたアプリケーションとの互換性に依存しています。後の 2 つのケースは、IBM MQ のすべてのバージョン間の相互運用性に依存しています。

1. 後のバージョンの IBM MQ を使用してビルドされた IBM MQ サーバー・アプリケーションを実行して、前のバージョンの IBM MQ をインストールしたサーバー上で稼働しているキュー・マネージャーに接続する。
2. 後のバージョンの IBM MQ がインストールされたサーバー上で実行されているキュー・マネージャーに接続する場合に、前のクライアント・インストール済み環境を持つクライアント・プラットフォーム上で、後のバージョンの IBM MQ を使用してビルドされた IBM MQ クライアント・アプリケーションを実行する。
3. より新しいクライアント・インストール済み環境を持つクライアント・プラットフォーム上で、より新しいバージョンの IBM MQ を使用してビルドされた IBM MQ クライアント・アプリケーションを実行し、以前のバージョンの IBM MQ がインストールされているサーバー上で実行されているキュー・マネージャーに接続する。
4. 後のバージョンの IBM MQ がインストールされているサーバー上で稼働しているキュー・マネージャーに接続された IBM MQ クライアント・アプリケーションまたはサーバー・アプリケーションと、前のバージョンの IBM MQ がインストールされているサーバー上で稼働しているキュー・マネージャーに接続されたアプリケーションとの間でメッセージを交換する。

新しいレベルのキュー・マネージャーに移行する前提条件として、稼働環境の変更を行う場合があります。IBM MQ 自体の変更とは異なり、稼働環境が変更されたときには、アプリケーションの変更、再コンパイル、または再リンクが必要になる場合があります。稼働環境の変更は開発環境だけに影響を与え、変更された稼働環境でも前のレベルでビルドされたアプリケーションをサポートする場合があります。この場合、より古いレベルの稼働環境でビルドされた既存のアプリケーションを実行できる場合があります。また、稼働環境をアップグレードするまで、新規アプリケーションをなにもビルドできない場合があります。

将来、キュー・マネージャーとクライアントの最新のリリース・レベルへの移行が完了した後に、新しい機能を利用するために、ご使用のアプリケーションの変更を検討してください。

z/OS アプリケーション・スタブ



リストされたスタブ・モジュールは、アプリケーションおよび出口とリンク・エディットされます。

- CSQASTUB
- CSQBRSSI
- CSQBRSTB

- CSQBSTUB
- CSQCSTUB
- CSQQSTUB
- CSQXSTUB

各種バージョンの IBM MQ client とキュー・マネージャーとの間の互換性

サポートされているすべてのバージョンおよびリリースの IBM MQ client は、サポートされている任意のバージョンおよびリリースの IBM MQ キュー・マネージャーに接続できます。サポートされる IBM MQ clients は、メインの MQ 製品に組み込まれているすべてのクライアントです。IBM MQ 9.2 以降、これには IBM MQ Internet Pass-Thru (MQIPT) が含まれます。MQI チャンネルは、クライアントとサーバーの両方がサポートする最新バージョンに自動的に構成されます。クライアントとサーバーが異なるバージョンの場合、クライアント・アプリケーションでは前のバージョンに存在する機能のみを使用する必要があります。

クライアントおよびキュー・マネージャーの間の互換性は、製品のバージョンおよびリリース (V.R) にのみ適用されます。互換性に関する記述は、製品の修正およびフィックスパック・レベル (M.F) に必ずしも適用されるわけではありません。

製品の特定の V.R.M.F に既知の問題がある場合は、同じ Version.Release のより新しいフィックスパックにアップグレードしてください。

キュー・マネージャーを異なるバージョンにアップグレードすると、IBM MQ ライブラリーも自動的にアップグレードされます。ライブラリーは、キュー・マネージャーと同じサーバー上で実行される IBM MQ client・アプリケーションとサーバー・アプリケーションによって使用されます。リモート・クライアントから新しい機能にアクセスするには、リモート・ワークステーション上で IBM MQ client・インストール済み環境をアップグレードする必要があります。IBM MQ client には、IBM MQ client・ライブラリーが組み込まれています。

アップグレードが未完了のリモート・クライアントは、アップグレード済みのキュー・マネージャーでも引き続き機能します。まれに、クライアント・アプリケーションの動作が変更されることがあります。388 ページの『[マイグレーションに影響を与える変更点](#)』を参照してください。

アップグレード済みのキュー・マネージャーに接続されるリモート・クライアントは、そのリリースでの新機能を使用することができます。アップグレード済みのリモート・クライアントがアップグレードが未完了のキュー・マネージャーに接続する場合、そのリモート・クライアントでは新機能を使用してはなりません。まれに、クライアントの動作が変更されることがあります。388 ページの『[マイグレーションに影響を与える変更点](#)』を参照してください。

通常、IBM MQ client のアップグレードでは、クライアント・アプリケーションの再コンパイルまたは再リンクを必要としないと想定できます。また、キュー・マネージャーへの同じ接続を使用し続けることもできます。変更が必要になる場合、特定の移行パスや関係のあるプラットフォームに関して [435 ページ](#)の『[Windows でのキュー・マネージャーのマイグレーション](#)』で指定されています。

クライアント・チャンネル定義テーブル (CCDT) は、IBM MQ client とキュー・マネージャーの間の接続をカスタマイズするためのインターフェースです。このテーブル内にある項目はクライアント接続で、これはキュー・マネージャーを使用して定義します。CCDT のバージョンは、クライアント接続の定義に使用されるキュー・マネージャーのバージョンです。IBM MQ client で CCDT を使用してキュー・マネージャーに接続する場合、その CCDT は、クライアントのバージョン以上でも以下でもかまいません。

以前の IBM MQ client または以前の CCDT を使用してキュー・マネージャーに接続できます。CCDT を使用していて、新しいクライアント・チャンネル構成オプション (共有会話など) を使用する予定の場合は、CCDT、および IBM MQ client インストール済み環境を新しいバージョンにアップグレードする必要があります。

MQ クライアント: クライアント・チャンネル定義テーブル (CCDT)

サポートされる IBM MQ client アプリケーションは、サポートされる任意のレベルのキュー・マネージャーに接続できます。クライアントで CCDT を使用してキュー・マネージャーに接続する場合、その CCDT は、クライアントのバージョン以上でも以下でもかまいません。

クライアントが、新しいバージョンの IBM MQ を使用して生成された CCDT ファイルを使用する場合は、キュー・マネージャーとのネゴシエーション時には、クライアントの IBM MQ バージョンで使用可能であ

った CCDT 内のチャンネル属性のみが考慮されます。新しいバージョンの IBM MQ で追加された CCDT 内のチャンネル属性は、古いクライアントからは無視されます。

CCDT の作成元のキュー・マネージャーのバージョン

IBM MQ 9.0 より前では、クライアントは、クライアントと同じかそれより前のバージョンのキュー・マネージャーで作成された CCDT を使用できます。ただし、クライアントより後のバージョンのキュー・マネージャーで作成された CCDT の使用については制限がありました。この制限は、IBM MQ 9.0 で解除されました。

IBM MQ 9.0 以降、クライアントは、クライアントと同じかそれより前のバージョンのキュー・マネージャーで作成された CCDT だけでなく、クライアントより後のバージョンのキュー・マネージャーで作成された CCDT も使用できます。

新しいバージョンのキュー・マネージャーからの CCDT の使用に関する同じ制約事項は、APAR IT10863 および IT11547 によって、IBM MQ 8.0 以前のバージョンでも削除されました。詳しくは、技術情報「[MQ 7.x, MQ 8.0, MQ 9.0, MQ 9.1, MQ9.2, and MQ9.3 compatibility with previous versions-including usage of CCDT files, JMS .bindings, SSL/TLS](#)」を参照してください。

一般的なマイグレーションのシナリオ

例えば、旧リリースから新リリースにキュー・マネージャーをアップグレードする場合、クライアント用の CCDT を新しく作成しなくても、クライアントから新リリースのキュー・マネージャーに接続できます。そのためになんかの変更をする必要はありません。キュー・マネージャーに対する変更の結果、クライアントの動作に変化が生じる可能性があります。

別の一般的なマイグレーションのシナリオとして、一部のキュー・マネージャーと一部のクライアントを新リリースに更新し、その他のキュー・マネージャーとクライアントを旧リリースのままにしておく、というケースも考えられます。このシナリオでは、IBM MQ clients の CCDT を接続先のキュー・マネージャーと同じリリースに更新して、それらのクライアントが新しいリリースの機能を完全に使用できるようにします。新しいクライアントから旧リリースのキュー・マネージャーに接続することも可能です。既存のクライアントは、両方のリリースのキュー・マネージャーに接続できます。新リリースのクライアントが新リリースの新しい機能を活用するには、新リリースのキュー・マネージャーで生成した CCDT をデプロイする必要があります。旧リリースのクライアントは、引き続き旧リリースの CCDT を使用できます。いずれのバージョンのクライアントも、使用している CCDT にかかわらず、両方のバージョンのキュー・マネージャーに接続できます。

関連概念

[クライアント・チャンネル定義テーブル](#)

[クライアント・チャンネル定義テーブルへの Web アドレス指定可能アクセス](#)

関連タスク

[クライアント接続チャンネル定義へのアクセス](#)

MQ クライアント: 別の構成ファイルに移動されたクライアント構成スタンプ

クライアント構成情報は、既存の構成スタンプから新規構成ファイル `mqclient.ini` に移動されます。

クライアント構成情報の移動は、既存の設定に影響します。以下に例を示します。

- `mqclient.ini` でクライアント接続の TCP KeepAlive 属性を設定します。以下に例を示します。

```
TCP:
KeepAlive = Yes
```


`qm.ini` 内の既存の設定は無視されます。

- `mqclient.ini` で `ClientExitPath` を設定します。以下に例を示します。

```
ClientExitPath:
ExitsDefaultPath=/var/mqm/exits
ExitsDefaultPath64=/var/mqm/exits64
```


クライアントをアップグレードするときに、mqc.ini内の既存の設定値がクライアント構成ファイルに移動されます。mqc.iniに値を追加すると、それらは無視されます。

- mqclient.iniにJavaExitsClasspathを設定します。

 Java システム・プロパティ com.ibm.mq.exitClasspath の使用を継続しないでください。既存の設定は引き続き機能しますが、それらは推奨されません。mqclient.iniの設定は、Java システム・プロパティよりも優先されます。

このファイルの考えられる場所については、[クライアント構成ファイルの場所](#)を参照してください。

関連タスク

[IBM MQ classes for JMS のチャンネル出口の割り当て](#)

[IBM MQ MQI client 構成ファイル、mqclient.ini](#)

関連資料

[IBM MQ classes for JMS 構成ファイル](#)

サポートされる *IBM MQ* クライアント: クライアント接続チャンネルとサーバー接続チャンネルのデフォルトの動作

クライアント接続とサーバー接続のデフォルトでは、MQI チャンネルを共有します。SHARECNV (共有会話) パラメーターを使用して、特定の TCP/IP クライアント・チャンネル・インスタンスで共有できる会話の最大数を指定します。

可能な値は、以下のとおりです。

SHARECNV(2) から SHARECNV(999999999) まで

それぞれの値は、共有会話の数を指定します。クライアント接続の SHARECNV 値がサーバー接続の SHARECNV 値と一致しない場合、最も低い値が使用されます。デフォルト値は SHARECNV(10) です。これは、チャンネル・インスタンスごとに最大 10 個のクライアント会話を実行できる 10 スレッドを指定します。ただし、分散サーバーでは、SHARECNV(1)を使用して緩和できる SHARECNV チャンネルのパフォーマンスの問題があります。『[クライアントとサーバーの接続チャンネルのチューニング](#)』を参照してください。

SHARECNV(1)

この値は、TCP/IP ソケットで会話を共有しないように指定します。分散サーバーのパフォーマンスは、値 0 の場合とほぼ同じです。クライアントのハートビート (MQGET コールの中かどうかに関わらず) および先読みが利用でき、チャンネルの静止がより制御しやすくなっています。

SHARECNV(0)

この値は、TCP/IP ソケットで会話を共有しないように指定します。SHARECNV を 1 以上に設定すると正しく実行されない既存のクライアント・アプリケーションがある場合にのみ、値 0 を使用してください。

SHARECNV の値を 1 以上にした場合は常に、チャンネルが次の機能をサポートします。

- 双方向ハートビート
- 管理者の停止と静止
- 先読み
- クライアント・アプリケーションによる非同期コンシューム

ハートビート

ハートビートは、いつでもどちらの方向にもチャンネルを流れることができます。SHARECNV(0)を使用する場合、ハートビートは、MQGET 呼び出しが待機しているときのみ流れます。

チャンネル出口

チャンネルで会話を共有する場合 (つまり SHARECNV の値を 1 より大きく設定した場合)、クライアント接続またはサーバー接続のチャンネル出口の動作が変更されます。この変更によって既存の出口の動作が影響を受ける可能性は低いですが、ゼロではありません。変更点は、次のとおりです。

- 送信出口または受信出口は、MQXR_INIT 呼び出し上の MQCD 構造体を変更できます。これらの出口の効果は、会話が同じチャンネル上の他の会話と共有されるかどうかによって以下のように異なります。
 - 出口インスタンスに渡された MQCXP の SharingConversations フィールドが FALSE に設定されている場合、この出口インスタンスは、チャンネル・インスタンス上の最初、または唯一の会話です。他の出口は MQCD を同時に変更することはできず、MQCD に行われた変更はチャンネルの実行方法に影響を与えます。
 - 出口インスタンスに渡された MQCXP の SharingConversations フィールドが TRUE に設定されている場合、この出口インスタンスは後続の会話です。この出口インスタンスはチャンネル・インスタンスを他の会話と共有中です。出口インスタンスで MQCD に行われた変更は MQCD に保存されますが、チャンネルの実行方法には影響を与えません。
- MQCXP の SharingConversations フィールドが TRUE に設定されている場合、送信出口インスタンス、受信出口インスタンス、およびセキュリティー出口インスタンスでは MQCD を変更できます。他の会話上の出口インスタンスは、MQCD を同時に変更することがあります。1 つの出口インスタンスによって書き込まれた更新は、別のインスタンスで上書きできます。これらの異なる出口インスタンス間で MQCD 内の各フィールドの整合性を維持するために、MQCD へのアクセスを直列化することが必要になる場合があります。

SharingConversations フィールドが TRUE に設定されている場合に MQCD を更新しても、チャンネルの実行方法には影響を与えません。MQCXP の SharingConversations フィールドが FALSE に設定されている場合に MQXR_INIT 呼び出しに対して行われた変更のみが、チャンネルの動作を変更します。

関連概念

[MQI チャンネル用のチャンネル出口プログラム](#)

関連タスク

[共用会話の使用](#)

[先読みの使用](#)

[MQI チャンネルの停止中](#)

[クライアントとサーバーの接続チャンネルのチューニング](#)

関連資料

[HeartbeatInterval \(MQLONG\)](#)

[SharingConversations \(MQLONG\)](#)

[ALTER CHANNEL](#)

[非同期コンシューム・サンプル・プログラム](#)

GSKit バージョンの互換性

IBM MQ 9.0.0 Fix Pack 1 以降で生成する stash ファイルは、すべてのアプリケーションおよび他の IBM MQ インストール済み環境と互換性がなければなりません。

IBM Global Security Kit (GSKit) for IBM MQ 9.0.0 Fix Pack 1 以降のバージョンでは、鍵データベース・パスワードを stash するために .sth ファイルを生成するときに使用される stash ファイル・フォーマットは、以前のバージョンの GSKit とは異なります。このバージョンの GSKit で生成された stash ファイルは、以前のバージョンの GSKit では読み取ることができません。IBM MQ 9.0.0 Fix Pack 1 以降で生成された stash ファイルが、ご使用のアプリケーションおよび他の IBM MQ インストール済み環境と互換性を持つようにするには、互換性のあるバージョンの GSKit を含むバージョンの IBM MQ に更新する必要があります。以下のフィックスパックには、互換性のあるバージョンの GSKit が含まれています。

- V7.5.0.8
- V8.0.0.6
- V9.0.0.1

使用しているアプリケーションやその IBM MQ インストール環境を更新できない場合は、旧バージョンとの間に互換性がある stash ファイル・フォーマットを要求できます。-stash または -stashpw オプションを指定して **runmqakm** または **runmqckm** コマンドを使用する場合は、-v1stash コマンド・ライン・パラメーターを含めます。以前のバージョンと互換性のある stash ファイルを生成する際に **strmqikm** GUI を使用することはできません。

CD 異なる Continuous Delivery リリース間のマイグレーション

ある Continuous Delivery (CD) リリースから別のリリースにマイグレーションする方法の概要を示します。

始める前に

複製済みのデータ・キュー・マネージャーをマイグレーションする場合、549 ページの『複製データ・キュー・マネージャーのマイグレーション』の手順に従います。

1. 既存の IBM MQ 環境をバックアップします。これは、IBM MQ の現行 CD リリースに戻す必要がある場合に必要です。

重要: 新規インストール済み環境を開始すると、既存のすべての IBM MQ オブジェクトが、新しいモディフィケーション・レベルにマイグレーションされます。システムをバックアップしていない場合、完全にアンインストールしてマイグレーションの実行前に作成したバックアップをリストアする以外の方法では、それらのオブジェクトを旧レベルに戻すことはできません。

Windows qm.ini ファイルとレジストリー項目をコピーします。

システムのバックアップの詳細については、[IBM MQ キュー・マネージャー・データのバックアップと復元](#)を参照してください。

2. `dmpmqcfig` コマンドを使用して、現行構成の詳細をテキスト・ファイルに保存します。

手順

1. マイグレーション対象となるインストール済み環境の IBM MQ プロセスをすべて停止します。
2. 以下のいずれかの方法を使用して、既存の CD インストール環境をアップグレードします。

- **Windows** **AIX** Windows および AIX では、既存のインストール済み環境と同じ場所に新しい CD インストール済み環境をインストールすることにより、IBM MQ をアップグレードします。

Windows での CD インストール済み環境のアップグレードについて詳しくは、[382 ページの『Windows での IBM MQ インストール済み環境のアップグレード』](#)を参照してください。

AIX での CD インストール済み環境のアップグレードについて詳しくは、[44 ページの『AIX への IBM MQ サーバーのインストール』](#)を参照してください。

- **Linux** Linux では、既存の CD インストール済み環境が IBM MQ 9.2.1 以降である場合、既存のインストール済み環境と同じ場所に新しい CD インストール済み環境をインストールすることで、IBM MQ をアップグレードできます。

Linux での CD インストール済み環境のアップグレードについて詳しくは、[371 ページの『Linux での IBM MQ インストール済み環境のアップグレード』](#)を参照してください。

- 既存の CD インストール環境をアンインストールしてから、新しい CD モディフィケーション・レベルを同じシステム上にインストールします。

既存のインストール環境をアンインストールしても、システムからオブジェクト定義が削除されることはありません。オブジェクト定義は同じ場所に残ります。

3. キュー・マネージャーを始動します。

```
strmqm QmgrName
```

新しいレベルの CD へのマイグレーションの後に初めてキュー・マネージャーを開始するとき、以下のようになります。

- 既存のオブジェクトの新しい属性は、それぞれのデフォルト値に設定されます。
- 新しいデフォルトのオブジェクトが作成されます。
- キュー・マネージャー・オブジェクトが新しいモディフィケーション・レベルにマイグレーションされます。

注：現行構成の詳細をテキスト・ファイルに保存してあれば、新しいバージョンを別のシステムにインストールした場合に、新しいキュー・マネージャーの作成後にそのファイルを使用して、新規作成されたキュー・マネージャーに上述のオブジェクトを複製することができます。

これを行う方法については、[runmqsc](#) コマンドを参照してください。

関連概念

IBM MQ のリリース・タイプとバージョン管理

V 9.3.0 暗号化されたパズフレーズへのプレーン・テキスト・パズフレーズのマイグレーション

MQXR サービスの **STARTARG** パラメーターの **-sf** オプションを使用して、プレーン・テキストのパズフレーズを暗号化されたパズフレーズにマイグレーションできます。

このタスクについて

IBM MQ 9.3.0 の前に、MQTT TLS チャンネルのパズフレーズがプレーン・テキストで保存されていました。IBM MQ 9.3.0 以降、MQTT TLS チャンネルのパズフレーズの暗号化がサポートされるようになりました。

プレーン・テキスト・パズフレーズの暗号化された形式へのマイグレーションは、自動プロセスではないことに注意してください。以下の手順を実行することにより、プレーン・テキスト・パズフレーズを暗号化された形式に更新する必要があります。

手順

1. 各 MQTT TLS チャンネルのパズフレーズを把握します。
2. MQXR サービス SYSTEM.MQXR.SERVICE を停止します。
3. MQXR サービス SYSTEM.MQXR.SERVICE を変更して STARTARG オプション **-sf** を追加し、暗号化に使用する資格情報鍵ファイルを指定します。
例えば、デフォルト・キーを使用してパズフレーズを暗号化するには、以下のコマンドを発行します。

```
STARTARG('-m +QMNAME+ -d "+MQ_Q_MGR_DATA_PATH+" -g "+MQ_DATA_PATH+"  
-sf "[DEFAULT]"')
```

同様に、keyfile.txt でユーザー定義キーを使用してパズフレーズを暗号化するには、以下のコマンドを発行します。

```
STARTARG('-m +QMNAME+ -d "+MQ_Q_MGR_DATA_PATH+" -g "+MQ_DATA_PATH+"  
-sf "c:\pathToKeyfile\keyfile.txt"')
```

4. MQXR サービス SYSTEM.MQXR.SERVICE を開始します。
5. IBM MQ Explorer を使用するか、または MQSC チャンネルの変更 (MQTT) コマンドを使用して、TLS チャンネル・パズフレーズを変更します。
パズフレーズは、ステップ 428 ページの『3』で **-sf** オプションによって提供された資格情報鍵ファイルを使用して暗号化されます。
6. チャンネルを開始します。



重要：上記のステップでは、サービスの再始動後にチャンネルを変更しないと、プレーン・テキスト・パズフレーズを使用したチャンネルが開始に失敗します。パズフレーズを更新する必要があることを示すエラーが記録されます。

関連タスク

MQTT TLS チャンネルのパズフレーズの暗号化

Windows 上の IBM MQ のマイグレーション

このセクションでは、Windows プラットフォームに関連する IBM MQ マイグレーション・タスクをグループごとにまとめています。

始める前に

IBM WebSphere MQ 7.5 以前から IBM MQ 9.3 にマイグレーションする場合は、最初に暫定バージョンにマイグレーションする必要があります。[移行パス](#)を参照してください。

このタスクについて

このトピックでは、最新バージョンの IBM MQ 製品にマイグレーションするため、またはその製品からマイグレーションするために、実行する必要のあるさまざまなステップをリストします。

製品の Continuous Delivery リリースをマイグレーションする場合は、[427 ページの『異なる Continuous Delivery リリース間のマイグレーション』](#)も参照してください。

手順

- [マイグレーション計画作成における情報は、430 ページの『Windows での IBM MQ の新しいバージョンへのマイグレーションの計画』](#)を参照してください。
- [前のバージョンのキュー・マネージャーを最新バージョンにマイグレーションする方法については、435 ページの『新しいバージョンへのキュー・マネージャーのマイグレーション \(Windows\)』](#)を参照してください。
- [キュー・マネージャーを前のバージョンに戻す方法については、450 ページの『キュー・マネージャーを前のバージョンに戻す \(Windows\)』](#)を参照してください。
- [IBM MQ MQI client を最新バージョンにマイグレーションする方法については、453 ページの『Windows での IBM MQ MQI client の新しいバージョンへのマイグレーション』](#)を参照してください。
- [単一インスタンス・キュー・マネージャーを複数インスタンス・キュー・マネージャーに変換する方法については、458 ページの『Windows での単一インスタンス・キュー・マネージャーから複数インスタンス・キュー・マネージャーへのマイグレーション』](#)を参照してください。
- [複数インスタンス・キュー・マネージャーを単一インスタンス・キュー・マネージャーに戻す方法については、460 ページの『Windows での単一インスタンス・キュー・マネージャーへの復帰』](#)を参照してください。
- [IBM MQ ライブラリー・ロードを最新バージョンにマイグレーションする方法については、454 ページの『Windows での IBM MQ ライブラリー・ロードの新しいバージョンへのマイグレーション』](#)を参照してください。
- [MQ Telemetry を最新バージョンにマイグレーションする方法については、461 ページの『Windows 上の MQ Telemetry のマイグレーション』](#)を参照してください。
- [MCSG 構成を最新バージョンにマイグレーションする方法については、462 ページの『Windows での MCSG 構成の移行』](#)を参照してください。
- [ログを Advanced Format ディスクにマイグレーションする方法については、465 ページの『Windows での Advanced Format ディスクへのログのマイグレーション』](#)を参照してください。

関連概念

[391 ページの『マイグレーションの概念と方式』](#)

製品リリース間のマイグレーションについてのさまざまな概念や方式の概要を説明します。

関連タスク

[466 ページの『AIX and Linux 上の IBM MQ のマイグレーション』](#)

このセクションでは、AIX and Linux プラットフォームに関連するマイグレーション・タスクをグループごとにまとめています。

[497 ページの『IBM i での IBM MQ のマイグレーション』](#)

IBM i に関連付けられている IBM MQ マイグレーション・タスクは、このセクションにまとめられています。

[520 ページの『z/OS 上の IBM MQ のマイグレーション』](#)

このセクションでは、z/OS に関連するマイグレーション・タスクをグループごとにまとめています。

関連資料

[388 ページの『マイグレーションに影響を与える変更点』](#)

Windows Windows での IBM MQ の新しいバージョンへのマイグレーションの計画

Windows で IBM MQ を新しいバージョンにマイグレーションする前に、システム要件情報、およびマイグレーションに影響を与える可能性がある変更に関する情報を確認してから、マイグレーション計画を作成します。

始める前に

マイグレーションについて、理解できない概念がある場合は、[391 ページの『マイグレーションの概念と方式』](#)を参照してください。

IBM WebSphere MQ 7.5 以前から IBM MQ 9.3 にマイグレーションする場合は、最初に暫定バージョンにマイグレーションする必要があります。[移行パス](#)を参照してください。

このタスクについて

マイグレーション計画を作成するガイドとして、以下の手順を使用します。

手順

1. この製品の後のバージョンの IBM MQ システム要件を確認します。

[IBM MQ のシステム要件](#)を参照してください。[6 ページの『IBM MQ のコンポーネントと機能』](#)および[10 ページの『ダウンロード可能なインストール・イメージの入手先』](#)を参照してください。

2. 旧バージョンと新バージョンの製品を同じサーバー上で実行するかどうか、また、使用するマイグレーション方式を決定します。

一段階マイグレーション、横並びマイグレーション、段階的マイグレーションのいずれかを選択できます。[400 ページの『IBM MQ for Multiplatforms でのマイグレーション方式』](#)を参照してください。

3. 影響がある IBM MQ の変更点すべてについて確認します。

[388 ページの『マイグレーションに影響を与える変更点』](#)を参照してください。

4. パフォーマンスの変化を確認します。

[MQ Performance documents](#) を参照してください。

5. 新しいバージョンの IBM MQ の README ファイルを確認します。

[IBM MQ、WebSphere MQ、および MQ シリーズ 製品の README](#) を参照してください。

6. キュー・マネージャーのマイグレーションの手順およびタイミングを計画します。

- キュー・マネージャーがキュー・マネージャー・クラスターの一部である場合は、完全にポジトリーであるキュー・マネージャーを最初にマイグレーションする必要があります。

- キュー・マネージャーが高可用性クラスターの一部である場合は、ダウン時間を最小化して可用性を最大化するようにマイグレーションを計画してください。[544 ページの『高可用性構成内のキュー・マネージャーの移行』](#)を参照してください。

7. キュー・マネージャーの後のバージョンへのマイグレーションを計画します。

[435 ページの『新しいバージョンへのキュー・マネージャーのマイグレーション \(Windows\)』](#)を参照してください。

キュー・マネージャー・データのバックアップは、キュー・マネージャーのマイグレーション作業の一環です。新規サーバーをインストールして構成し、新規サーバー上の新しいキュー・マネージャーで後のバージョンをテストする方法もあります。後のバージョンを実動環境とする準備ができたなら、キュー・マネージャーの構成とデータを新規サーバーにコピーします。

8. メッセージやコードに変更を加えて、作成済みの手動または自動のプロシーチャーを更新する計画を立てます。

IBM MQ 9.1 以降では、メッセージの重大度を示す接尾文字 (I、W、E、S または T) が IBM MQ 診断 (AMQ) メッセージに付加されます。重大度を含めずにエラー・コードを検索する既存のスクリプトは失敗します。例えば、AMQ7468 に一致するエラーを検索する既存のスクリプトは失敗します。重大

度の接尾部が追加されたエラー・コード (例えば AMQ7468I) を検索するようにスクリプトを更新する必要があります。詳しくは、[Multiplatforms](#) での [IBM MQ メッセージ](#) を参照してください。

9. 後のバージョンでキュー・マネージャーを実動として使用する前に実行するリグレーション・テストを決定します。リグレーション・テストには、前の手順で対象としたプロシージャおよびアプリケーションを含めてください。
10. IBM MQ MQI client のインストール済み環境を後のバージョンにマイグレーションする計画を立てます。
11. クライアントおよびサーバーのアプリケーションを、後のバージョンの新機能を使用するようにマイグレーションする計画を立てます。
12. マイグレーションに必要なダウンロード可能イメージを決定します。
詳細については、10 ページの『[ダウンロード可能なインストール・イメージの入手先](#)』を参照してください。

Windows Windows での IBM MQ 8.0 以降のマイグレーションに関する考慮事項

IBM MQ 8.0 からは、IBM MQ は Windows のために多くの変更が行われました。Windows で IBM MQ 8.0 以降のマイグレーション・タスクを計画する前に、これらの変更を理解しておく必要があります。

製品の単一コピーのインストール

既存の旧バージョンの製品がシステムに存在しており、それを最新バージョンにアップグレードする場合、さまざまなオプションがあります。以下のいずれかを実行できます。

- 以前のバージョンをアンインストールしてから、最新のバージョンをインストールする。
- 新規コピーをインストールして現在のインストール済みコピーと併存させ、後で、元のコピーをアンインストールする。431 ページの『[既存のバージョンと製品の共存インストール](#)』を参照してください。
- マイグレーション・インストールを実行し、プロンプトが出されたら、現在インストール済みのバージョンの置き換えを選択する。

製品をインストールした後、各キュー・マネージャーを開始すると、データ・マイグレーションが行われます。これには、キュー・マネージャーの 32 ビットから 64 ビットへのマイグレーションが含まれます。

既存のバージョンと製品の共存インストール

別のバージョンの製品と既存の製品を共存インストールすることは可能です。詳細については、405 ページの『[複数の IBM MQ インストール済み環境](#)』および 443 ページの『[Windows でのマイグレーション: 横並び](#)』を参照してください。

新規バージョンの製品をインストールする際、`setmqm` コマンドを実行して、キュー・マネージャーを新規インストールと関連付けます。

各キュー・マネージャーを順次開始すると、データ・マイグレーションが行われます。

複数のインストールを組み合わせた環境でそのうちの 1 つをアップグレードする場合

例えば、1 つのマシン上に既に IBM MQ 8.0 のインストール環境が 1 つ、IBM MQ 9.0 インストール環境が 1 つある場合、IBM MQ 8.0 インストール環境を IBM MQ 9.0 にアップグレードするには、以下の追加手順を実行する必要があります。

IBM MQ 9.0 インストーラーを開始すると、**新しいインスタンスをインストールする**のか、それとも**既存のインスタンスを維持またはアップグレードする**のかを尋ねられます。

ただし、他の IBM MQ 9.0 インストール済み環境のみが表示され、選択ボックス内の IBM MQ 8.0 インストール済み環境は表示されません。この時点で、「**新規インスタンスのインストール**」を選択します。

スプラッシュ画面が表示された後、2 番目のパネルが表示されます。そこには、IBM MQ 9.0 インストーラーを使用して IBM MQ 9.0 にアップグレードできる古いインストール環境のリストが示されます。

このパネルで、「**アップグレード 8.0.0.n インストール 'Installation m'**」を選択し、「**次へ**」をクリックします。

デジタル署名アルゴリズムの変更

IBM MQ プログラムとインストール・イメージは、正規の改変されていないものであることを確認するために Windows でデジタル署名されています。

IBM MQ 8.0 より前のリリースの製品は、RSA アルゴリズムの SHA-1 を使用して署名されていました。

IBM MQ 8.0 以降、RSA アルゴリズムの SHA-256 が使用されています。古いバージョンの Windows は、その新しいデジタル署名アルゴリズムをサポートしていない場合があります。そのような古いバージョンは、IBM MQ 8.0 以降ではサポートされていません。

180 ページの『Windows システムでのハードウェア要件とソフトウェア要件』を参照し、サポートされているバージョンの Windows に IBM MQ 8.0 以降をインストールしていることを確認してください。

既存のアプリケーション

旧バージョンの製品で作成したアプリケーションはすべて、引き続き IBM MQ 8.0 以降の 64 ビットのキュー・マネージャーで動作します。

C++ オブジェクト・インターフェースを使用するアプリケーションはすべて再ビルドする必要があります。C インターフェースを使用するアプリケーションは影響を受けません。

出口

Windows 64 ビットの実行環境・システム上のキュー・マネージャー出口は 64 ビット出口としてコンパイルされる必要があります。32 ビットのキュー・マネージャー出口を 64 ビット・キュー・マネージャーで使用するには、その前にそれを再コンパイルする必要があります。IBM MQ 8.0 以降で 32 ビット出口を 64 ビット・キュー・マネージャーでしようとする、AMQ9535 「無効な出口」エラー・メッセージが出されます。

クライアント

32 ビットのクライアント・アプリケーションは、製品のすべてのサポート対象バージョンから、キュー・マネージャーに透過的に接続できます。これには、64 ビットの IBM MQ 8.0 以降も含まれます。

サンプル

IBM MQ 8.0 以降、C 言語と C++ 言語のサンプルは 64 ビットとしてコンパイルされています。

関連概念

180 ページの『Windows システムでのハードウェア要件とソフトウェア要件』

サーバー環境が IBM MQ for Windows をインストールするための前提条件を満たしていることを確認し、システムから欠落している前提条件ソフトウェアをインストールします。

関連資料

[Windows: IBM MQ 8.0 からの変更点](#)

[Windows システムでのディレクトリー構造](#)

Windows Windows でのプログラムおよびデータのディレクトリーの場所

Windows での IBM MQ プログラムのバイナリー・ファイルとデータ・ファイルのインストール場所は、インストールする IBM MQ のバージョンと、IBM MQ を初めてインストールするかどうかによって異なります。

Windows プログラム・ディレクトリーのセキュリティー権限

Windows

IBM MQ 9.1.0 Fix Pack 2 および IBM MQ 9.1.2 以降、Windows 上の IBM MQ インストーラーは、MQ インストール・ディレクトリーのセキュリティー構成の一部として追加の許可制限を設定します。これを実行するロジックは、インストール、アップグレード、モディフィケーション、およびフィックスパックのインストール時に実行されます。

セキュリティーが高くなるため、それまで実行していたのと同じ方法では、特定の処理が行えなくなることがあります。以下に例を示します。

- MQ 管理者 (管理者グループのメンバーでない) は、Tools サブディレクトリー内のサンプル・プログラムを編集または再コンパイルすることはできません。これを実行する必要がある場合、ディレクトリー (または目的の対象物) をコピーし、ビルド・スクリプトのコピーを変更し新しい場所を反映するようにします。

ただし、通常の使用においては、インストーラーが変更を加える際に余分に時間がかかることを除き、変更を意識することはありません。この期間中に、メッセージ「Initializing security ...」が表示されます。表示されます。フィックスパック・ファイルをインストールするとき、またはパッチを適用するときに、同じような短い一時停止が発生します。

セキュリティーの更新により、ログ (amqidsec-<Installationname>.txt) がコンピューター上の TEMP ディレクトリーに書き込まれます。カスタム・アクション「iwiLaunchAmqidsec」でメイン・インストールが失敗する場合は、このファイルを参照してください。

初めてのインストール

IBM MQ を初めてインストールする場合には、デフォルトのインストール場所をそのまま使用できます。また、カスタム・インストール・オプションを選択することもできます。その場合は、IBM MQ のバイナリー・ファイルの場所と IBM MQ のデータやログの場所を選択します。

IBM MQ 8.0 以降、プログラムのバイナリー・ファイルのデフォルトの場所は、データ・ファイルのデフォルトの場所と異なります。

IBM MQ バージョン	IBM MQ のプログラム・バイナリー・ファイルのインストール場所	IBM MQ のデータ・ファイルの場所
IBM WebSphere MQ 7.5	プログラムおよびデータ・ファイルは1つのロケーションにあります: C:\Program Files (x86)\IBM\WebSphere MQ	
IBM MQ 8.0	C:\Program Files\IBM\WebSphere MQ	C:\ProgramData\IBM\MQ
IBM MQ 9.0 以降	C:\Program Files\IBM\MQ	C:\ProgramData\IBM\MQ

後続のインストールおよび再インストール

データ・ディレクトリーがいったん指定された後は、その後どのようなインストールを行う場合であっても、インストール・プロセスでそれを変更することはできません。IBM MQ が 64 ビット・バージョンとしてインストールされるのは、64 ビット・オペレーティング・システムにインストールされる場合のみです。

IBM MQ 9.0 以降の場合、デフォルトのデータ・ディレクトリーは C:\ProgramData\IBM\MQ です。ただし、製品のバージョンが以前にインストールされたもの場合は除きます。この場合、新規インストールは既存のデータ・ディレクトリーを引き続き使用します。

既存の IBM MQ 9.0 インストール済み環境

デフォルトのプログラムおよびデータのディレクトリーの場所は、IBM MQ 9.0 以降のバージョンでは同じです。そのため、IBM MQ 9.0 からそれ以降のバージョンにアップグレードする場合、プログラムおよびデータのディレクトリーの指定を変更する必要はありません。

既存の IBM MQ 8.0 インストール済み環境

3つのアップグレード・パスが可能です。

- IBM MQ 8.0 をまずアンインストールしてから IBM MQ 9.0 以降をインストールする。
- 最初に旧バージョンをアンインストールせずに、IBM MQ 9.0 以降のインストール・プロセスの開始時に IBM MQ 8.0 をアップグレードします。
- IBM MQ 9.0 以降をインストールして、IBM MQ 8.0 と共存させてから、IBM MQ 8.0 をアンインストールする。

IBM MQ 8.0 がインストールされると、デフォルトで製品バイナリー・ファイルが C:\Program Files\IBM\WebSphere MQ に書き込まれ、製品のデータとログがデフォルトで C:\ProgramData\IBM\MQ に書き込まれます。

IBM MQ 8.0 をアンインストールするとき、データ・ディレクトリーの場所に関する情報がレジストリーに残ります。IBM MQ 8.0 のアンインストール後、IBM MQ 9.0 以降をインストールする前に、アンインストール・プロセスで残ったファイルとデータを整理するために `ResetMQ.cmd` スクリプトを実行できます。

重要: このスクリプトを使用する際は、注意が必要です。ResetMQ.cmd によって、既存のキュー・マネージャーの構成が削除されることがあります。詳しくは、[IBM MQ インストール設定のクリア](#)を参照してください。

IBM MQ 8.0 のアンインストール後の IBM MQ 9.0 以降のインストール

IBM MQ 8.0 をアンインストールすると、IBM MQ 9.0 以降では同じインストール名を使用してインストールされますが、IBM MQ 9.0 およびそれ以降のデフォルトのプログラム・バイナリー・ファイルのロケーション C:\Program Files\IBM\MQ を使用してインストールされます。つまり、アップグレード後にプログラム・ファイルの場所が変わります。

オプション: カスタム・インストール・オプションを使用すると、インストールパスを C:\Program Files (x86)\IBM\WebSphere MQ に戻すなどの変更が可能です。

デフォルトのデータ・パスは C:\ProgramData\IBM\MQ です。

IBM MQ 9.0 以降のインストール・プロセスの開始時における IBM MQ 8.0 のアップグレード

IBM MQ 8.0 をアンインストールせずに IBM MQ 9.0 以降をインストールし、IBM MQ 8.0 のインストールのアップグレードを選択した場合、新しいプログラムのバイナリーファイルは IBM MQ 8.0 のバイナリーファイルを置き換えるので、デフォルトでは、新しいバイナリーファイルは C:\Program Files (x86)\IBM\WebSphere MQ にあります。既存のデータ・パスは保持されます。したがって、デフォルトでは、データ・パスは C:\ProgramData\IBM\MQ です。

IBM MQ 8.0 と共存させるための IBM MQ 9.0 以降のインストール

IBM MQ 9.0 をインストールするか、後で IBM MQ 8.0 と一緒にインストールすると、固有のパスが選択されます。デフォルトでは C:\Program Files\IBM\MQ です。既存のデータ・パスは保持されます。したがって、デフォルトでは、データ・パスは C:\ProgramData\IBM\MQ です。

既存の IBM WebSphere MQ 7.5 または IBM WebSphere MQ 7.1 インストール済み環境

IBM WebSphere MQ 7.5 以前から IBM MQ 9.3 にマイグレーションする場合は、最初に暫定バージョンにマイグレーションする必要があります。[移行パス](#)を参照してください。

IBM WebSphere MQ 7.5 または IBM WebSphere MQ 7.1 の場合、使用できる暫定的なバージョンは IBM MQ 9.0 または IBM MQ 8.0 です。アップグレード時のプログラムおよびデータのディレクトリーの指定については、以下のいずれかのトピックを参照してください。

- IBM MQ 9.0 製品資料の「[Windows でのプログラムおよびデータのディレクトリーの場所](#)」。
- IBM MQ 8.0 製品資料の「[Windows: プログラムおよびデータのディレクトリーの場所](#)」

関連概念

[391 ページの『マイグレーションの概念と方式』](#)

製品リリース間のマイグレーションについてのさまざまな概念や方式の概要を説明します。

[180 ページの『Windows システムでのハードウェア要件とソフトウェア要件』](#)

サーバー環境が IBM MQ for Windows をインストールするための前提条件を満たしていることを確認し、システムから欠落している前提条件ソフトウェアをインストールします。

関連情報

[IBM MQ インストール設定のクリア](#)

Windows [Windows でのキュー・マネージャーのマイグレーション](#)

このセクションでは、キュー・マネージャーを後のバージョンの製品にマイグレーションする手順、およびキュー・マネージャーを前のバージョンの製品に復元する手順について詳しく説明しています。

関連タスク

[468 ページの『AIX and Linux でのキュー・マネージャーのマイグレーション』](#)

このセクションでは、キュー・マネージャーを後のバージョンの製品にマイグレーションする手順、およびキュー・マネージャーを前のバージョンの製品に復元する手順について詳しく説明しています。

[500 ページの『IBM i でのキュー・マネージャーの最新バージョンへのマイグレーション』](#)

IBM i でキュー・マネージャーを最新の MQ バージョンにマイグレーションするには、以下の手順に従ってください。

[520 ページの『z/OS 上の IBM MQ のマイグレーション』](#)

このセクションでは、z/OS に関連するマイグレーション・タスクをグループごとにまとめています。

Windows [新しいバージョンへのキュー・マネージャーのマイグレーション \(Windows\)](#)

Windows プラットフォームでは、以下の手順に従って、前のバージョンのキュー・マネージャーを新しいバージョンの IBM MQ にマイグレーションします。

始める前に

早期サポート・プログラム・コードをサーバーにインストールした場合は、そのインストールで作成されたキュー・マネージャーをすべて削除する必要があります。このコードをアンインストールしてから、実動レベル・コードのインストールに進んでください。

1. [マイグレーション計画を作成します \(430 ページの『Windows での IBM MQ の新しいバージョンへのマイグレーションの計画』を参照\)](#)。
2. 最新バージョンの IBM MQ システム要件を確認します。これには、IBM MQ がサポートする Windows のバージョンに関する情報も含まれます。[IBM MQ のシステム要件を参照してください](#)。
3. 後のバージョンの IBM MQ を前のバージョンの上にインストールする前に、システムをバックアップします。一度キュー・マネージャーを開始すると、前のバージョンに戻すことはできません。システムをリストアする必要がある場合、後のバージョンの IBM MQ によって行われた処理 (メッセージやオブジェクトの変更など) をリカバリーすることはできません。システムのバックアップの詳細については、[IBM MQ キュー・マネージャー・データのバックアップと復元を参照してください](#)。
4. インストールされている他の SupportPac が後のバージョンへ適用可能であるかどうかを調べてください。
5. 複数の IBM MQ インストール済み環境を使用するサーバー上で実行している場合は、インストール済み環境を指定する必要があります。入力するコマンドが正しいインストール済み環境に対して実行されることを確認します。[setmqenv](#) を参照してください。

このタスクについて

コマンドを実行するには、オペレーティング・システムがそのコマンドを IBM MQ インストール済み環境の中で見つける必要があります。一部のコマンドについては、正しいキュー・マネージャーが関連付けられているインストール済み環境から実行する必要があります。IBM MQ は、コマンドを正しいインストール済み環境に切り替えることをしません。[setmqinst](#) などの他のコマンドについては、後のバージョンの製品がインストールされているどのインストール済み環境からでもコマンドを実行できます。

前のバージョンの製品がインストールされている場合、実行されるコマンドはそのバージョンのコマンドです。ただし、検索パスがローカル設定でオーバーライドされる場合は除きます。検索パスをオーバーラ

イドするには、**setmqenv** を実行します。コマンドを実行するには、正しいパスを設定する必要があります。プライマリー・インストールが設定されている場合に実行されるコマンドは、ローカル検索パスで選択をオーバーライドしない限り、プライマリー・インストールに含まれるコピーです。

手順

1. `group mqm` にユーザーとしてログインします。
2. IBM MQ インストール済み環境を使用するすべてのアプリケーションを停止します。

Managed File Transfer (MFT) コンポーネントを使用する場合は、すべての MFT エージェントで実行されていたすべてのファイル転送が完了したことを確認してください。エージェントに関連した転送を未完了のまま残さないでください。また、`SYSTEM.FTE.STATE` キューにメッセージを入れておかないでください。

3. IBM MQ インストール済み環境に関連したすべてのキュー・マネージャーのアクティビティを終了します。
 - a) **dspmq** コマンドを実行して、システムのすべてのキュー・マネージャーの状態のリストを表示します。

更新するインストール済み環境から以下のコマンドのいずれかを実行します。

```
dspmq -o installation -o status
dspmq -a
```


dspmq -o installation -o status は、IBM MQ のすべてのインストール済み環境に関連付けられたキュー・マネージャーのインストール済み環境名と状況を表示します。

dspmq -a は、このコマンドを実行するインストール済み環境に関連付けられているアクティブなキュー・マネージャーの状況を表示します。

- b) 以下の例に示すように、MQSC コマンド **DISPLAY LSSTATUS** を使用して、キュー・マネージャーと関連付けられているリスナーの状況のリストを表示します。

```
echo "DISPLAY LSSTATUS(*) STATUS" | runmqsc QmgrName
```

- c) **endmqm** コマンドを実行して、このインストール済み環境と関連付けられた稼働中の各キュー・マネージャーを停止します。



endmqm コマンドは、アプリケーションに対して接続先のキュー・マネージャーが停止することを通知します。[キュー・マネージャーの停止](#)を参照してください。

保守が続行するために、アプリケーションは **endmqm** コマンドに応答して、キュー・マネージャーから切断し、ロードした IBM MQ ライブラリーを解放しなければなりません。そうしない場合、アプリケーションを停止するなど、強制的にアプリケーションに IBM MQ リソースを解放させる別の方法を検討する必要があります。

さらに、インストール済み環境の一部であるクライアント・ライブラリーを使用しているアプリケーションも停止する必要があります。クライアント・アプリケーションは、異なる IBM MQ インストール済み環境を使用している、異なるキュー・マネージャーに接続している可能性があります。現在のインストール済み環境にあるキュー・マネージャーがシャットダウンすることについて、そのアプリケーションは通知を受けません。

インストール済み環境からの IBM MQ 共有ライブラリーをアプリケーションがロードし続けていると、IBM MQ 保守を適用できません。アプリケーションはキュー・マネージャーから切断されても、または強制的に切断されても、IBM MQ 共有ライブラリーをロードしたままの場合があります。

注: 355 ページの『[Windows での複数インスタンスのキュー・マネージャーへの保守レベル・アップデートの適用](#)』では、複数インスタンス・キュー・マネージャーに保守を適用する方法が説明されています。マルチインスタンス・キュー・マネージャーの場合、あるサーバーに保守を適用している間も、別のサーバーで引き続き実行させることが可能です。

d) 以下のコマンドを使用して、キュー・マネージャーに関連付けられたリスナーを停止します。

```
endmq1sr -m QMgrName
```

4. このキュー・マネージャーをバックアップします。

すべてのキュー・マネージャーのデータ・ディレクトリーおよびログ・ファイル・ディレクトリー(すべてのサブディレクトリーを含む)、および `qm.ini` ファイルとレジストリー項目のコピーを取ります。詳細については、『[IBM MQ キュー・マネージャー・データのバックアップと復元](#)』を参照してください。

5. IBM MQ サービスを停止し、サービス・アイコンのアプリケーションを終了します。

6. オプション: 一段階マイグレーションを行う場合 `or later-->`、必要に応じて現行バージョンをアンインストールします。

このステップを実行するのは、一段階マイグレーションを行う場合のみであることに注意してください。438 ページの『[Windows でのマイグレーション: 一段階](#)』を参照してください。

7. 後のバージョンの IBM MQ をインストールする。

Windows では、インストール・ランチパッドか、`msiexec` コマンドを使用してこれを行えます。詳細については、以下を参照してください。

- [216 ページの『インストール・ランチパッドを使用したサーバー・インストールの変更』](#)
- [217 ページの『msiexec を使用したサーバー・インストールのサイレント変更』](#)

8. ドメイン、ユーザー ID、およびパスワード情報を再入力します。

最新バージョンのインストールが完了すると、「Prepare IBM MQ Wizard」が自動的に開始します。

UAC が有効である場合: 「Prepare IBM MQ Wizard」を再実行する場合は、ウィザードが管理者特権で実行されるようにしてください。そうでない場合、ウィザードは失敗する可能性があります。

9. キュー・マネージャーを始動します。

```
strmqm QmgrName
```

マイグレーションの後に初めてキュー・マネージャーを開始するとき、以下のようになります。

- 既存のオブジェクトの新しい属性は、それぞれのデフォルト値に設定されます。
- 新しいデフォルトのオブジェクトが作成されます。
- キュー・マネージャーのデータがマイグレーションされます。

重要: デフォルトのシステム・オブジェクトを明示的にリセットまたは再作成する場合を除いて、`-c` オプションを使用してキュー・マネージャーを開始しないでください。

リスナーを開始する前に、IBM MQ を開始する必要があります。

次のタスク

マイグレーション計画に含めた作業を実行します。例えば、新しいコード・レベルを検証したり、クライアント接続の自動再始動などの新機能をデプロイしたりします。

パブリッシュ/サブスクライブを使用している場合、パブリッシュ/サブスクライブ・ブローカーをマイグレーションする必要があります。

キュー・マネージャーが、キュー・マネージャー・クラスターのメンバーである場合は、そのクラスター内の他のメンバーをマイグレーションします。

重要: ブローカーのパブリッシュ/サブスクライブの移行は IBM MQ 8.0 以降ではサポートされないため、IBM MQ システムを IBM MQ 8.0 以降に移行する前に、パブリッシュ/サブスクライブ・ブローカーの状態を移行する必要があります。

関連概念

10 ページの『ダウンロード可能なインストール・イメージの入手先』

IBM MQ のインストール・イメージは、Passport Advantage、Fix Central、または (z/OS システムの場合は) ShopZ Web サイトからダウンロードします。フィックスパック、CSUs、クライアント、リソース・アダプターなど、いくつかの IBM MQ コンポーネントも、Fix Central などからダウンロードできます。

395 ページの『キュー・マネージャーの移行』

インストール済み環境をアップグレードした後に、キュー・マネージャーの移行が必要になることがあります。キュー・マネージャーを始動すると移行が行われます。アップグレードは、キュー・マネージャーを始動する前に削除することができます。ただし、キュー・マネージャーが始動した後にアップグレードを削除した場合、キュー・マネージャーは機能しなくなります。

関連タスク

208 ページの『Prepare IBM MQ Wizard を使用した IBM MQ の構成』

Prepare IBM MQ Wizard は、ご使用のネットワーク用のユーザー・アカウントで IBM MQ を構成するのに役立ちます。任意のキュー・マネージャーを開始するには、その前にこのウィザードを実行して IBM MQ サービスを構成する必要があります。

544 ページの『高可用性構成内のキュー・マネージャーの移行』

キュー・マネージャーの高可用性構成を使用すれば、IBM MQ アプリケーションの可用性を向上させることができます。キュー・マネージャーまたはサーバーの障害が発生した場合、キュー・マネージャーは別のサーバー上で自動的に再始動します。IBM MQ MQI client・アプリケーションをキュー・マネージャーに自動的に再接続するように調整することができます。サーバー・アプリケーションは、キュー・マネージャーの始動時に開始するように構成できます。

538 ページの『キュー・マネージャー・クラスターの移行』

クラスター内のキュー・マネージャーは、一度にすべてマイグレーションすることも、段階的マイグレーションと呼ばれる方法で、一度に1つずつマイグレーションすることもできます。クラスター内の完全リポジトリ・キュー・マネージャーを部分リポジトリ・キュー・マネージャーの前に移行します。すべてのキュー・マネージャーを移行する前に、クラスター内の一部のキュー・マネージャーを移行することによりどのような影響があるかを考慮する必要があります。

309 ページの『IBM MQ の保守およびマイグレーション』

IBM MQ では、保守、アップグレード、マイグレーションという3つの言葉に別々の意味があります。ここでは、それぞれの言葉の定義を示します。以下の各セクションでは、マイグレーションに関連したさまざまな概念を説明した後に、各種の必要なタスクを取り上げます。プラットフォーム固有のタスクが必要な場合もあります。

386 ページの『IBM MQ のマイグレーション』

移行とは、新しいコード・レベルの IBM MQ で処理するためのプログラムおよびデータの変換のことです。移行のタイプには、必須のものもあればオプションのものもあります。保守レベルの更新(コマンド・レベルは変更されません)を適用した後にキュー・マネージャーの移行が必要になることはありません。移行のタイプには、自動のものもあれば手動のものもあります。キュー・マネージャーの移行は、一般にはリリース後に自動的に行われ、必須ですが、新機能を導入する保守レベルのアップグレードの後では手動で行い、オプションです。アプリケーションの移行は、通常、手動とオプションで行われます。

370 ページの『IBM MQ のアップグレード』

アップグレードとは、既存の IBM MQ インストール済み環境を取り除き、新しいレベルのコードにアップグレードするプロセスです。

関連情報

IBM MQ - SupportPacs (製品別)

Windows

Windows でのマイグレーション: 一段階

一段階マイグレーションとは、サーバー上の唯一の IBM MQ インストール済み環境を、新しいバージョンの製品で置き換えることを表す用語です。一段階マイグレーションは、インプレースでのアップグレードまたはインプレース・アップグレードとも呼ばれます。一段階マイグレーションでは、IBM MQ を実行するための既存のスクリプトとプロシージャのほとんどが保持されます。他のマイグレーション・シナリ

オでは、一部のスクリプトとプロシージャーを変更する可能性もありますが、キュー・マネージャーのマイグレーションがユーザーに与える影響を軽減させることができます。

始める前に

これらのトピックは、キュー・マネージャーおよびアプリケーションを後のバージョンにマイグレーションするために実行しなければならない他のタスクを判断する上で参考になります。正確なコマンド順序でキュー・マネージャーを後のバージョンにアップグレードするには、関心のあるプラットフォームに対してマイグレーション・タスクを実行します。このトピックの最後に記載されているリンクに、プラットフォーム別のすべてのタスクがリストされています。キュー・マネージャーのマイグレーション・タスクの一環として、既存のキュー・マネージャー・データをバックアップする必要があります。複数インストール済み環境を使用するサーバーだとしても、マイグレーション後にキュー・マネージャーを前のコマンド・レベルに復元することはできません。





重要: IBM MQ 9.0 以降、追加の CCSID 情報を提供するために以前のバージョンの製品で使用されていた既存の `ccsid.tbl` ファイルの代わりに、`ccsid_part2.tbl` ファイルが使用されます。

`ccsid_part2.tbl` ファイルは `ccsid.tbl` ファイルより優先され、次の意味を持ちます:

- CCSID 項目の追加や変更が可能になります
- デフォルトのデータ変換を指定します
- さまざまなコマンド・レベルのデータを指定します

`ccsid_part2.tbl` は、以下のプラットフォームにのみ適用されます。

-  Linux - すべてのバージョン
-  Windows

独自の CCSID 情報を既存の `ccsid.tbl` ファイルに追加した場合、カスタマイズする際に新しいフォーマットを利用するには、この情報を新しい `ccsid_part2.tbl` ファイルにコピーする必要があります。

IBM MQ の既存のバージョンが引き続き機能するように、必要な情報を移動するのではなく、その情報をコピーします。

このタスクについて

一段階マイグレーション・シナリオでは、前のバージョンの製品のインストール済み環境が後のバージョンに置き換わり、インストール・ロケーションは同じになります。

一段階マイグレーションの利点は、前のバージョンのキュー・マネージャーの構成の変更が最小限になることです。既存のアプリケーションは、前のバージョンのライブラリーのロードから後のバージョンのライブラリーのロードに自動的に切り替えます。キュー・マネージャーは後のバージョンのインストール済み環境に自動的に関連付けられます。インストール済み環境をプライマリー・インストールとして設定することで、管理スクリプトおよびプロシージャーへの影響が最小限になります。新しいバージョンのインストール済み環境をプライマリー・インストールに設定すると、`strmqm` などのコマンドは、コマンドへの明示的なパスを指定しなくても機能します。

前のバージョンを新しいバージョンにアップグレードしても、それまでに作成したすべてのオブジェクトは保持されます。新しいレベルをインストールする際、前にインストール済みのコンポーネントは、機能オプション内で事前選択されます。これらのコンポーネントを選択されたままにしておくと、それらを維持するか、または再インストールすることができます。これらのコンポーネントのいずれかの選択を解除すると、解除されたコンポーネントはインストール・プロセスによってアンインストールされます。デフォルトでは、標準のマイグレーションでは、前のバージョンのインストール済み環境にインストールされている機能と同じ機能のみがインストールされます。

例えば、IBM MQ Explorer が前のインストール済み環境にインストールされていない場合、後のインストール済み環境にも格納されません。IBM MQ Explorer が必要な場合は、カスタム・インストールを選択し、「**フィーチャー**」パネルで IBM MQ Explorer フィーチャーを選択します。IBM MQ Explorer が必要ではない場合は、カスタム・インストールを選択して IBM MQ Explorer の機能をアンインストールします。次に、

「フィーチャー」パネルで IBM MQ Explorer フィーチャーをクリアします。フィーチャーをアンインストールする方法について詳しくは、216 ページの『インストール・ランチパッドを使用したサーバー・インストールの変更』を参照してください。

前のバージョンがアンインストールされたシステム上で、キュー・マネージャーを後のバージョンの製品にマイグレーションすることもできます。この場合、キュー・マネージャーのデータは保持しておくか、またはバックアップからリストアする必要があります。

手順

1. `group mqm` にユーザーとしてログインします。
2. IBM MQ インストール済み環境を使用するすべてのアプリケーションを停止します。

Managed File Transfer (MFT) コンポーネントを使用する場合は、すべての MFT エージェントで実行されていたすべてのファイル転送が完了したことを確認してください。エージェントに関連した転送を未完了のまま残さないでください。また、`SYSTEM.FTE.STATE` キューにメッセージを入れておかないでください。

3. IBM MQ インストール済み環境に関連したすべてのキュー・マネージャーのアクティビティを終了します。
 - a) `dspmqs` コマンドを実行して、システムのすべてのキュー・マネージャーの状態のリストを表示します。

更新するインストール済み環境から以下のコマンドのいずれかを実行します。

```
dspmqs -o installation -o status
dspmqs -a
```


`dspmqs -o installation -o status` は、IBM MQ のすべてのインストール済み環境に関連付けられたキュー・マネージャーのインストール済み環境名と状況を表示します。

`dspmqs -a` は、このコマンドを実行するインストール済み環境に関連付けられているアクティブなキュー・マネージャーの状況を表示します。

- b) 以下の例に示すように、MQSC コマンド `DISPLAY LSSTATUS` を使用して、キュー・マネージャーと関連付けられているリスナーの状況のリストを表示します。

```
echo "DISPLAY LSSTATUS(*) STATUS" | runmqsc QmgrName
```

- c) `endmqm` コマンドを実行して、このインストール済み環境と関連付けられた稼働中の各キュー・マネージャーを停止します。



`endmqm` コマンドは、アプリケーションに対して接続先のキュー・マネージャーが停止することを通知します。[キュー・マネージャーの停止](#)を参照してください。

保守が続行するために、アプリケーションは `endmqm` コマンドに応答して、キュー・マネージャーから切断し、ロードした IBM MQ ライブラリーを解放しなければなりません。そうしない場合、アプリケーションを停止するなど、強制的にアプリケーションに IBM MQ リソースを解放させる別の方法を検討する必要があります。

さらに、インストール済み環境の一部であるクライアント・ライブラリーを使用しているアプリケーションも停止する必要があります。クライアント・アプリケーションは、異なる IBM MQ インストール済み環境を使用している、異なるキュー・マネージャーに接続している可能性があります。現在のインストール済み環境にあるキュー・マネージャーがシャットダウンすることについて、そのアプリケーションは通知を受けません。

インストール済み環境からの IBM MQ 共有ライブラリーをアプリケーションがロードし続けていると、IBM MQ 保守を適用できません。アプリケーションはキュー・マネージャーから切断されても、または強制的に切断されても、IBM MQ 共有ライブラリーをロードしたままの場合があります。

注: 355 ページの『[Windows での複数インスタンスのキュー・マネージャーへの保守レベル・アップデートの適用](#)』では、複数インスタンス・キュー・マネージャーに保守を適用する方法が説明されています。マルチインスタンス・キュー・マネージャーの場合、あるサーバーに保守を適用している間も、別のサーバーで引き続き実行させることが可能です。

- d) 以下のコマンドを使用して、キュー・マネージャーに関連付けられたリスナーを停止します。

```
endmq1sr -m QMgrName
```

4. このキュー・マネージャーをバックアップします。

すべてのキュー・マネージャーのデータ・ディレクトリーおよびログ・ファイル・ディレクトリー(すべてのサブディレクトリーを含む)、および `qm.ini` ファイルとレジストリー項目のコピーを取ります。詳細については、『[IBM MQ キュー・マネージャー・データのバックアップと復元](#)』を参照してください。

5. IBM MQ サービスを停止し、サービス・アイコンのアプリケーションを終了します。

6. オプション: オプションで、現行バージョンの製品をアンインストールします。

7. 前のバージョンの製品を同じインストール・ディレクトリーで後のバージョンにアップグレードします。

同じロケーションにインストールする理由は、アプリケーションのマイグレーションを単純化するためです。インストール・ロケーションを変更すると、アプリケーション検索パスから IBM MQ ライブラリーを削除しなければならない場合もあります。アプリケーション検索パスをマイグレーションするには、アプリケーション環境の変更、または比較的良好なことです。アプリケーション自体の変更が必要です。

- a) インストールの命名規則を決定します。インストール先に任意の名前を指定するか、デフォルトのインストール名を受け入れます。

最初のインストールの場合、デフォルト名は `Installation1` になります。以後、2 番目のインストールの名前は `Installation2` のように、番号が 1 つずつ増えていきます。

- b) 前のバージョンの製品をその場所で後のバージョンにアップグレードするか、あるいはキュー・マネージャーを削除せずに前のバージョンをアンインストールして、同じデフォルト・ロケーションに後のバージョンをインストールします。

Windows では、インストール・ランチパッドか、`msiexec` コマンドを使用してこれを行えます。詳細については、以下を参照してください。

- [216 ページの『インストール・ランチパッドを使用したサーバー・インストールの変更』](#)

- [217 ページの『msiexec を使用したサーバー・インストールのサイレント変更』](#)

Windows では、新しいバージョンをインストールする前に古いバージョンの製品をアンインストールする作業はオプションです。

8. ドメイン、ユーザー ID、およびパスワード情報を再入力します。

最新バージョンのインストールが完了すると、「Prepare IBM MQ Wizard」が自動的に開始します。

UAC が有効である場合: 「Prepare IBM MQ Wizard」を再実行する場合は、ウィザードが管理者特権で実行されるようにしてください。そうでない場合、ウィザードは失敗する可能性があります。

9. オプション: 後のバージョンのインストール済み環境をプライマリー・インストールにします。

- a) `setmqinst` コマンドを実行します。

```
"Inst_1_INSTALLATION_PATH\bin\setmqinst" -i -n Inst_1
```

IBM MQ コマンドを実行するための検索パスを指定するのを省くために、インストール済み環境をプライマリー・インストールとして設定します。

10. キュー・マネージャーおよびアプリケーションを開始します。

- a) **setmqm** コマンドを実行して、キュー・マネージャーを Inst_1 に関連付けます。

```
setmqm -m QM1 -n Inst_1
setmqm -m QM2 -n Inst_1
```

製品のいずれかのリリース間でマイグレーションする場合は、**setmqm** を使用して、キュー・マネージャーを新規インストール済み環境に手動で関連付ける必要があります。

- b) **stirmqm** コマンドを実行してキュー・マネージャーを始動し、後のバージョンの製品にマイグレーションします。

```
stirmqm QM1
stirmqm QM2
```

リスナーを開始する前に、IBM MQ を開始する必要があります。

マイグレーションの後に初めてキュー・マネージャーを開始するとき、以下のようになります。

- 既存のオブジェクトの新しい属性は、それぞれのデフォルト値に設定されます。
- 新しいデフォルトのオブジェクトが作成されます。
- キュー・マネージャーのデータがマイグレーションされます。

この時点で、キュー・マネージャーのデータがマイグレーションされると、前のリリースには戻せなくなります。

重要: デフォルトのシステム・オブジェクトを明示的にリセットまたは再作成する場合を除いて、**-c** オプションを使用してキュー・マネージャーを開始しないでください。

- アプリケーションがキュー・マネージャーに接続すると、オペレーティング・システムはそのロード・パスを検索して IBM MQ ライブラリーをロードします。²IBM MQ ライブラリーには、キュー・マネージャーがインストール済み環境に関連付けられていることを検査するコードが含まれています。キュー・マネージャーが異なるインストール済み環境に関連付けられている場合、IBM MQ は、キュー・マネージャーが関連付けられているインストール済み環境に適切な IBM MQ ライブラリーをロードします。

次のタスク

最新バージョンまたは他のバージョンの IBM MQ がインストールされているシステムに前のバージョンの製品を再インストールすることはできません。

関連概念

15 ページの『[AIX, Linux, and Windows でのインストール名](#)』

AIX, Linux, and Windows 上の IBM MQ の各インストールには、インストール名と呼ばれる固有 ID があります。インストール名は、キュー・マネージャーや構成ファイルなどをインストールに関連付けるために使用されます。

411 ページの『[バージョン 7.1 でのキュー・マネージャーの共存](#)』

複数のキュー・マネージャーは、名前が別であれば、同じ IBM MQ インストール済み環境を使用している限り、どのサーバー上でも共存することができます。z/OS、AIX, Linux, and Windows では、異なる複数のキュー・マネージャーを同じサーバー上で共存させ、異なるインストール済み環境と関連付けることができます。

414 ページの『[AIX, Linux, and Windows での複数インストール済み環境のキュー・マネージャーの共存](#)』

IBM MQ for AIX, Linux, and Windows の複数のコピーを同じサーバーにインストールできます。これらの IBM MQ コピーは、同じバージョン・レベルでも異なるバージョン・レベルでもかまいません。これは、複数インストールと呼ばれます。複数インストール済み環境は、ある IBM MQ バージョンから新しいバー

² Windows の場合、IBM MQ ライブラリーは DLL です。DLL はロード・ライブラリーまたは共有ライブラリーと呼ばれる場合があります。DLL を指すエントリー・ポイントは、ファイル拡張子 `.lib32` または `.lib` を使用してリンク・ライブラリーで定義されます。`.lib` ライブラリーは、ランタイムにロードされたビルド時および DLL にリンクされています。

ジョンにアップグレードする場合に特に役立ちます。これにより、前のバージョンを後のバージョンと一緒に実行できるようになります。

関連タスク

[Windows でのマイグレーション: 横並び](#)

[Windows でのマイグレーション: 段階的](#)

[430 ページの『Windows での IBM MQ の新しいバージョンへのマイグレーションの計画』](#)

[468 ページの『新しいバージョンへのキュー・マネージャーのマイグレーション \(AIX and Linux\)』](#)

AIX and Linux では、以下の手順に従って、前のバージョンのキュー・マネージャーを新しいバージョンの IBM MQ にマイグレーションします。

[435 ページの『新しいバージョンへのキュー・マネージャーのマイグレーション \(Windows\)』](#)

Windows プラットフォームでは、以下の手順に従って、前のバージョンのキュー・マネージャーを新しいバージョンの IBM MQ にマイグレーションします。

[208 ページの『Prepare IBM MQ Wizard を使用した IBM MQ の構成』](#)

Prepare IBM MQ Wizard は、ご使用のネットワーク用のユーザー・アカウントで IBM MQ を構成するのに役立ちます。任意のキュー・マネージャーを開始するには、その前にこのウィザードを実行して IBM MQ サービスを構成する必要があります。

[189 ページの『Windows への IBM MQ サーバーのインストール』](#)

Windows では、IBM MQ は Microsoft インストーラー (MSI) を使用してインストールされます。インストール・ランチパッドを使用して MSI を起動することも、MSI を直接起動することもできます。

[キュー・マネージャーとインストールの関連付け](#)

[プライマリー・インストールの変更](#)

[486 ページの『AIX and Linux での IBM MQ ライブラリー・ロードの新しいバージョンへのマイグレーション』](#)

AIX and Linux では、一段階のシナリオを基に前のバージョンの製品を新しいバージョンに置き換えて前のバージョンの製品から新しいバージョンにアップグレードした場合、通常、IBM MQ ライブラリーのロード方法を変更する必要はありません。しかし、後のバージョンの製品の複数のインストール済み環境を利用することにした場合は、横並びまたは段階的マイグレーション・シナリオに基づき、後のバージョンの IBM MQ ライブラリーをロードするオペレーティング・システム用に、ランタイム環境を個別に構成する必要があります。

[454 ページの『Windows での IBM MQ ライブラリー・ロードの新しいバージョンへのマイグレーション』](#)

Windows では、一段階のシナリオを基に前のバージョンの製品を新しいバージョンに置き換えて前のバージョンの製品から新しいバージョンにアップグレードした場合、通常、IBM MQ ライブラリーのロード方法を変更する必要はありません。しかし、後のバージョンの製品の複数のインストール済み環境を利用することにした場合は、横並びまたは段階的マイグレーション・シナリオに基づき、後のバージョンの IBM MQ ライブラリーをロードするオペレーティング・システム用に、ランタイム環境を個別に構成する必要があります。

関連資料

[setmqenv](#)

[setmqinst](#)

[setmqm](#)

Windows Windows でのマイグレーション: 横並び

横並びマイグレーションとは、IBM MQ の後のバージョンを、前のバージョンと併せて同じサーバー上にインストールすることを表す用語です。IBM MQ の後のバージョンをインストールおよび確認する間、キュー・マネージャーは実行中の状態を維持します。IBM MQ の前のバージョンとの関連付けは、維持されます。キュー・マネージャーを新しいバージョンの IBM MQ にマイグレーションすることを決定したら、すべてのキュー・マネージャーを停止し、前のバージョンをアンインストールし、すべてのキュー・マネージャーを新しいバージョンの IBM MQ にマイグレーションします。

始める前に





重要: IBM MQ 9.0 以降、追加の CCSID 情報を提供するために以前のバージョンの製品で使用されていた既存の `ccsid.tbl` ファイルの代わりに、`ccsid_part2.tbl` ファイルが使用されます。

ccsid_part2.tbl ファイルは ccsid.tbl ファイルより優先され、次の意味を持ちます:

- CCSID 項目の追加や変更が可能になります
- デフォルトのデータ変換を指定します
- さまざまなコマンド・レベルのデータを指定します

ccsid_part2.tbl は、以下のプラットフォームにのみ適用されます。

-  Linux - すべてのバージョン
-  Windows

独自の CCSID 情報を既存の ccsid.tbl ファイルに追加した場合、カスタマイズする際に新しいフォーマットを利用するには、この情報を新しい ccsid_part2.tbl ファイルにコピーする必要があります。

IBM MQ の既存のバージョンが引き続き機能するように、必要な情報を移動するのではなく、その情報をコピーします。

このタスクについて

横並びマイグレーション・シナリオでは、キュー・マネージャーに前のバージョンの製品のインストール環境がまだ関連付けられている状態で、新しいバージョンの IBM MQ をインストールします。

キュー・マネージャーとアプリケーションを後のバージョンにマイグレーションする準備ができれば、以下の作業を行います。

1. すべてのキュー・マネージャーを停止します。
2. 前のバージョンの製品をアンインストールします。
3. すべてのキュー・マネージャーとアプリケーションを後のバージョンにマイグレーションします。

手順

1. 前のバージョンとは異なるインストール・ディレクトリーに後のバージョンをインストールします。
 - a) インストールの命名規則を決定します。インストール先に任意の名前を指定するか、デフォルトのインストール名を受け入れます。

最初のインストールの場合、デフォルト名は *Installation1* になります。以後、2 番目のインストールの名前は *Installation2* のように、番号が 1 つずつ増えていきます。
 - b) インストールを検査します。

インストール検査手順および独自のテストを実行します。
2. 前のバージョンの製品をアンインストールします。

前の製品をアンインストールするときは、サーバー上で IBM MQ ライブラリーをロードしたすべてのキュー・マネージャーとアプリケーションを停止する必要があります。そのため、前のバージョンの製品のアンインストールは、都合の良い保守時間帯になるまで延期することもできます。前のバージョンの製品がサーバーにインストールされていない場合は、アンインストールまたは更新するインストール済み環境からライブラリーをロードしたキュー・マネージャーとアプリケーションを停止するだけで十分です。他のインストール済み環境に関連付けられているアプリケーションおよびキュー・マネージャーを停止する必要はありません。

 - a) サーバー上で IBM MQ ライブラリーをロードしたすべてのアプリケーションを停止します。
 - b) サーバー上のキュー・マネージャーおよびリスナーを停止します。
 - c) 前のバージョンの製品をアンインストールします。
 - すべてのローカル IBM MQ アプリケーションを停止します。
 - この時点ですべてのキュー・マネージャーを停止する必要はありません。
3. 後のバージョンのインストール済み環境をプライマリー・インストールにします。

a) **setmqinst** コマンドを実行します。

```
"Inst_1_INSTALLATION_PATH\bin\setmqinst" -i -n Inst_1
```

IBM MQ コマンドを実行するための検索パスを指定する必要を省くために、インストール済み環境をプライマリー・インストールとして設定します。

dspmqinst コマンドを使用して *Installation name* を検出するか、デフォルト値 *Installation 1* を使用します。

これを行うと、IBM MQ コマンドで検索パスを指定する必要がなくなります。

4. キュー・マネージャーおよびアプリケーションを開始します。

- アプリケーションがキュー・マネージャーに接続すると、オペレーティング・システムはそのロード・パスを検索して IBM MQ ライブラリーをロードします。³IBM WebSphere MQ 7.1 またはそれ以降のライブラリーには、キュー・マネージャーがインストール済み環境に関連付けられていることを検査するコードが含まれています。キュー・マネージャーが異なるインストール済み環境に関連付けられている場合、IBM MQ は、キュー・マネージャーが関連付けられているインストール済み環境に適切な IBM MQ ライブラリーをロードします。

このプロセス中に、キュー・マネージャー QM1 をアップグレードしている間はキュー・マネージャー QM2 を引き続き使用し、QM2 をアップグレードしている間はキュー・マネージャー QM1 を使用しません。

新しいインストール済み環境に関連付けるために、それぞれのキュー・マネージャーを停止する必要があります。ことに注意してください。

次のタスク

最新バージョンまたは他のバージョンの IBM MQ がインストールされているシステムに前のバージョンの製品を再インストールすることはできません。

関連タスク

[Windows でのマイグレーション: 一段階](#)

一段階マイグレーションとは、サーバー上の唯一の IBM MQ インストール済み環境を、新しいバージョンの製品で置き換えることを表す用語です。一段階マイグレーションは、インプレースでのアップグレードまたはインプレース・アップグレードとも呼ばれます。一段階マイグレーションでは、IBM MQ を実行するための既存のスクリプトとプロシージャのほとんどが保持されます。他のマイグレーション・シナリオでは、一部のスクリプトとプロシージャを変更する可能性もありますが、キュー・マネージャーのマイグレーションがユーザーに与える影響を軽減させることができます。

[Windows でのマイグレーション: 段階的](#)

[430 ページの『Windows での IBM MQ の新しいバージョンへのマイグレーションの計画』](#)

[247 ページの『Windows 上での IBM MQ のアンインストール』](#)

コントロール・パネル、コマンド行 (**msiexec**)、**MQParms**、またはインストール・メディアを使用して、Windows システム上の IBM MQ MQI clients およびサーバーをアンインストールできます。この場合は、オプションでキュー・マネージャーも削除できます。

[189 ページの『Windows への IBM MQ サーバーのインストール』](#)

Windows では、IBM MQ は Microsoft インストーラー (MSI) を使用してインストールされます。インストール・ランチパッドを使用して MSI を起動することも、MSI を直接起動することもできます。

[キュー・マネージャーとインストールの関連付け](#)

[プライマリー・インストールの変更](#)

[15 ページの『AIX, Linux, and Windows でのインストール名』](#)

³ Windows の場合、IBM MQ ライブラリーは DLL です。DLL はロード・ライブラリーまたは共有ライブラリーと呼ばれる場合があります。DLL を指すエントリー・ポイントは、ファイル拡張子 **.lib32** または **.lib** を使用してリンク・ライブラリーで定義されます。**.lib** ライブラリーは、ランタイムにロードされたビルド時および DLL にリンクされています。

AIX, Linux, and Windows 上の IBM MQ の各インストールには、インストール名と呼ばれる固有 ID があります。インストール名は、キュー・マネージャーや構成ファイルなどをインストールに関連付けるために使用されます。

411 ページの『バージョン 7.1 でのキュー・マネージャーの共存』

複数のキュー・マネージャーは、名前が別であれば、同じ IBM MQ インストール済み環境を使用している限り、どのサーバー上でも共存することができます。z/OS、AIX, Linux, and Windows では、異なる複数のキュー・マネージャーを同じサーバー上で共存させ、異なるインストール済み環境と関連付けることができます。

486 ページの『AIX and Linux での IBM MQ ライブラリー・ロードの新しいバージョンへのマイグレーション』

AIX and Linux では、一段階のシナリオを基に前のバージョンの製品を新しいバージョンに置き換えて前のバージョンの製品から新しいバージョンにアップグレードした場合、通常、IBM MQ ライブラリーのロード方法を変更する必要はありません。しかし、後のバージョンの製品の複数のインストール済み環境を利用することにした場合は、横並びまたは段階的マイグレーション・シナリオに基づき、後のバージョンの IBM MQ ライブラリーをロードするオペレーティング・システム用に、ランタイム環境を個別に構成する必要があります。

454 ページの『Windows での IBM MQ ライブラリー・ロードの新しいバージョンへのマイグレーション』

Windows では、一段階のシナリオを基に前のバージョンの製品を新しいバージョンに置き換えて前のバージョンの製品から新しいバージョンにアップグレードした場合、通常、IBM MQ ライブラリーのロード方法を変更する必要はありません。しかし、後のバージョンの製品の複数のインストール済み環境を利用することにした場合は、横並びまたは段階的マイグレーション・シナリオに基づき、後のバージョンの IBM MQ ライブラリーをロードするオペレーティング・システム用に、ランタイム環境を個別に構成する必要があります。

414 ページの『AIX, Linux, and Windows での複数インストール済み環境のキュー・マネージャーの共存』

IBM MQ for AIX, Linux, and Windows の複数のコピーを同じサーバーにインストールできます。これらの IBM MQ コピーは、同じバージョン・レベルでも異なるバージョン・レベルでもかまいません。これは、複数インストールと呼ばれます。複数インストール済み環境は、ある IBM MQ バージョンから新しいバージョンにアップグレードする場合に特に役立ちます。これにより、前のバージョンを後のバージョンと一緒に実行できるようになります。

setmqenv

setmqinst

setmqm

Windows Windows でのマイグレーション: 段階的

段階的マイグレーションとは、IBM MQ の後のバージョンを、前のバージョンと併せて同じサーバー上で実行することを表す用語です。前のバージョンと共存する形で新しいバージョンをインストールした後、新しいキュー・マネージャーを作成して新しいインストール環境を検証し、新しいアプリケーションを開発することができます。それと同時に、キュー・マネージャーとそれに関連付けられたアプリケーションを前のバージョンから後のバージョンにマイグレーションできます。キュー・マネージャーとアプリケーションを1つずつマイグレーションすることにより、マイグレーションを管理するスタッフのピーク作業負荷を軽減することができます。

始める前に



重要: IBM MQ 9.0 以降、追加の CCSID 情報を提供するために以前のバージョンの製品で使用されていた既存の `ccsid.tbl` ファイルの代わりに、`ccsid_part2.tbl` ファイルが使用されます。

`ccsid_part2.tbl` ファイルは `ccsid.tbl` ファイルより優先され、次の意味を持ちます:

- CCSID 項目の追加や変更が可能になります
- デフォルトのデータ変換を指定します
- さまざまなコマンド・レベルのデータを指定します

`ccsid_part2.tbl` は、以下のプラットフォームにのみ適用されます。

- **Linux** Linux - すべてのバージョン

- **Windows** Windows

独自の CCSID 情報を既存の `ccsid.tbl` ファイルに追加した場合、カスタマイズする際に新しいフォーマットを利用するには、この情報を新しい `ccsid_part2.tbl` ファイルにコピーする必要があります。

IBM MQ の既存のバージョンが引き続き機能するように、必要な情報を移動するのではなく、その情報をコピーします。

注: トランザクション・モードで IBM MQ.NET モニターを実行している場合は、接続先のキュー・マネージャーがプライマリー・インストールである必要があります。

このタスクについて

段階的マイグレーション・シナリオでは、後のバージョンの製品を、前のバージョンに関連付けられたまま実行中のキュー・マネージャーと共存するようにインストールします。後のバージョンのインストール済み環境を使用して、キュー・マネージャーを作成し、新規アプリケーションを実行できます。前のバージョンのキュー・マネージャーとアプリケーションのマイグレーションを始める準備ができたなら、マイグレーションを1つずつ行えます。後のバージョンへのマイグレーションが完了したら、前のバージョンをアンインストールし、後のバージョンのインストール済み環境をプライマリー・インストールにします。

段階的手法では、前のバージョンをアンインストールするまでに、後のバージョンのキュー・マネージャーに接続するアプリケーションを実行するように環境を構成する必要があります。また、IBM MQ コマンドを実行するためのパスを指定する必要があります。これらのタスクは両方とも、**setmqenv** コマンドを使用して実行します。

注: 前のバージョンをアンインストールし、後のバージョンをプライマリー・インストールとして設定したら、ほとんどの場合は、アプリケーションを実行するために **setmqenv** コマンドを実行する必要はありません。プライマリーではないインストール済み環境に関連付けられたキュー・マネージャーに接続するコマンドの場合は、引き続き **setmqenv** を実行して環境を設定する必要があります。

手順

1. 前のバージョンとは異なるインストール・ディレクトリーに後のバージョンをインストールし、そのインストール済み環境を検査します。
 - a) インストールの命名規則を決定します。インストール先に任意の名前を指定するか、デフォルトのインストール名を受け入れます。

最初のインストールの場合、デフォルト名は *Installation1* になります。以後、2 番目のインストールの名前は *Installation2* のように、番号が1つずつ増えていきます。
 - b) インストールを検査します。

インストール検査手順および独自のテストを実行します。
2. 後のバージョンの製品のライブラリーをアプリケーションがロードするようにオペレーティング・システムを構成します。
 - a) キュー・マネージャーを1つずつマイグレーションします。

後のバージョンの製品のライブラリーをロードする最初のアプリケーション・セットは、マイグレーションする第1のキュー・マネージャーに接続するアプリケーションです。

これらのアプリケーションが、サーバー上の他のキュー・マネージャーにも接続するかどうかは関係ありません。アプリケーションが後のバージョンのライブラリーをロードする場合、IBM MQ は前のバージョンに接続するアプリケーションにはそのバージョンのライブラリーを自動的にロードします。

すべてのアプリケーションのオペレーティング・システム環境をマイグレーションすることも、または最初にマイグレーションするキュー・マネージャーに接続するアプリケーションのみをマイグレーションすることもできます。

b) IBM MQ MQI client アプリケーションをマイグレーションします。

アプリケーションの一部は、別のワークステーションでは IBM MQ MQI client アプリケーションとして実行される場合があります。キュー・マネージャーをマイグレーションしても、そのキュー・マネージャーに接続されたクライアントは、後のバージョンのクライアント・ライブラリーをロードすることなく稼働し続けます。

これらのクライアントは、後で必要に応じてマイグレーションできます。

重要: 前のバージョンのライブラリーを使用している IBM MQ MQI client アプリケーションがサーバー上にある場合は、前のバージョンをアンインストールする前に、後のバージョンの製品を使用するように最終的にはクライアントをマイグレーションする必要があります。

3. 次のようにして、後のバージョン用の新しいライブラリーをロードするようアプリケーションをマイグレーションします。

- **setmqenv** を実行して、IBM MQ ライブラリーの検索先ローカル・パスを変更します。
- アプリケーションを追加ランタイム・ロード・パスに再リンクします。

オペレーティング・システムの資料でグローバル・サーチ・パスを変更する方法を調べるか、アプリケーション・ロード・モジュールに所定のランタイム・ロード・パスを組み込みます。

以下のように、**-s** オプションを使用して **setmqenv** を実行します。

```
"Inst_1_INSTALLATION_PATH\bin\setmqenv" -s
```

-s オプションは、**setmqenv** コマンドを実行するインストール済み環境をセットアップします。

4. キュー・マネージャーとそれに接続されたアプリケーションを再始動します。

a) インストール Inst_1 のローカル環境をセットアップします。

```
"Inst_1_INSTALLATION_PATH\bin\setmqenv" -s
```

-s オプションは、**setmqenv** コマンドを実行するインストール済み環境をセットアップします。

b) **setmqm** コマンドを実行して、QM1 を Inst_1 に関連付けます。

```
setmqm -m QM1 -n Inst_1  
setmqm -m QM2 -n Inst_1
```

c) **strmqm** コマンドを実行して QM1 を始動し、後のバージョンにマイグレーションします。

```
strmqm QM1  
strmqm QM2
```

d) アプリケーション 1 を再始動します。

アプリケーションが最新バージョンのライブラリーをロードし、後のバージョンの製品に関連付けられた QM1 に接続します。

5. すべてのキュー・マネージャーとアプリケーションを後のバージョンにマイグレーションします。

すべてのキュー・マネージャーおよびアプリケーションが後のバージョンの製品にマイグレーションされるまで、必要に応じてステップ 447 ページの『2』と 448 ページの『4』を繰り返します。

6. 前のバージョンの製品をアンインストールします。

前の製品をアンインストールするときは、サーバー上で IBM MQ ライブラリーをロードしたすべてのキュー・マネージャーとアプリケーションを停止する必要があります。そのため、前のバージョンの製品のアンインストールは、都合の良い保守時間帯になるまで延期することもできます。前のバージョンの製品がサーバーにインストールされていない場合は、アンインストールまたは更新するインストール済み環境からライブラリーをロードしたキュー・マネージャーとアプリケーションを停

止するだけで十分です。他のインストール済み環境に関連付けられているアプリケーションおよびキュー・マネージャーを停止する必要はありません。

- a) サーバー上で IBM MQ ライブラリーをロードしたすべてのアプリケーションを停止します。
- b) サーバー上のキュー・マネージャーおよびリスナーを停止します。
- c) 前のバージョンの製品をアンインストールします。
 - すべてのローカル IBM MQ アプリケーションを停止します。
 - この時点ですべてのキュー・マネージャーを停止する必要はありません。

7. Inst_1 をプライマリー・インストールにします。

- a) **setmqinst** コマンドを実行します。

```
"Inst_1_INSTALLATION_PATH\bin\setmqinst" -i -n Inst_1
```

注: **dspmquist** コマンドを使用して *Installation name* を検出するか、デフォルト値 *Installation 1* を使用します。

プライマリー・インストールから IBM MQ コマンドを実行する場合、検索パスをセットアップする必要はありません。

次のタスク

最新バージョンまたは他のバージョンの IBM MQ がインストールされているシステムに前のバージョンの製品を再インストールすることはできません。

前のバージョンの製品をアンインストールし、後のインストール済み環境をプライマリーにしたので、アプリケーション・ランタイム環境の設定方法を検討することができます。後のバージョンのライブラリーをロードするために **setmqenv** を実行して検索パスをセットアップする必要がなくなりました。後のバージョンの製品のインストール済み環境が 1 つだけ存在する場合は、コマンドを実行するために **setmqenv** を実行する必要はありません。

関連概念

[15 ページの『AIX, Linux, and Windows でのインストール名』](#)

AIX, Linux, and Windows 上の IBM MQ の各インストールには、インストール名と呼ばれる固有 ID があります。インストール名は、キュー・マネージャーや構成ファイルなどをインストールに関連付けるために使用されます。

[411 ページの『バージョン 7.1 でのキュー・マネージャーの共存』](#)

複数のキュー・マネージャーは、名前が別であれば、同じ IBM MQ インストール済み環境を使用している限り、どのサーバー上でも共存することができます。z/OS、AIX、Linux、and Windows では、異なる複数のキュー・マネージャーを同じサーバー上で共存させ、異なるインストール済み環境と関連付けることができます。

[414 ページの『AIX, Linux, and Windows での複数インストール済み環境のキュー・マネージャーの共存』](#)

IBM MQ for AIX, Linux, and Windows の複数のコピーを同じサーバーにインストールできます。これらの IBM MQ コピーは、同じバージョン・レベルでも異なるバージョン・レベルでもかまいません。これは、複数インストールと呼ばれます。複数インストール済み環境は、ある IBM MQ バージョンから新しいバージョンにアップグレードする場合に特に役立ちます。これにより、前のバージョンを後のバージョンと一緒に実行できるようになります。

関連タスク

[Windows でのマイグレーション: 一段階](#)

一段階マイグレーションとは、サーバー上の唯一の IBM MQ インストール済み環境を、新しいバージョンの製品で置き換えることを表す用語です。一段階マイグレーションは、インプレースでのアップグレードまたはインプレース・アップグレードとも呼ばれます。一段階マイグレーションでは、IBM MQ を実行するための既存のスクリプトとプロシージャのほとんどが保持されます。他のマイグレーション・シナリオでは、一部のスクリプトとプロシージャを変更する可能性もありますが、キュー・マネージャーのマイグレーションがユーザーに与える影響を軽減させることができます。

[Windows でのマイグレーション: 横並び](#)

[430 ページの『Windows での IBM MQ の新しいバージョンへのマイグレーションの計画』](#)

[189 ページの『Windows への IBM MQ サーバーのインストール』](#)

Windows では、IBM MQ は Microsoft インストーラー (MSI) を使用してインストールされます。インストール・ランチパッドを使用して MSI を起動することも、MSI を直接起動することもできます。

[キュー・マネージャーとインストールの関連付け](#)

[プライマリー・インストールの変更](#)

[486 ページの『AIX and Linux での IBM MQ ライブラリー・ロードの新しいバージョンへのマイグレーション』](#)

AIX and Linux では、一段階のシナリオを基に前のバージョンの製品を新しいバージョンに置き換えて前のバージョンの製品から新しいバージョンにアップグレードした場合、通常、IBM MQ ライブラリーのロード方法を変更する必要はありません。しかし、後のバージョンの製品の複数のインストール済み環境を利用することにした場合は、横並びまたは段階的マイグレーション・シナリオに基づき、後のバージョンの IBM MQ ライブラリーをロードするオペレーティング・システム用に、ランタイム環境を個別に構成する必要があります。

[454 ページの『Windows での IBM MQ ライブラリー・ロードの新しいバージョンへのマイグレーション』](#)

Windows では、一段階のシナリオを基に前のバージョンの製品を新しいバージョンに置き換えて前のバージョンの製品から新しいバージョンにアップグレードした場合、通常、IBM MQ ライブラリーのロード方法を変更する必要はありません。しかし、後のバージョンの製品の複数のインストール済み環境を利用することにした場合は、横並びまたは段階的マイグレーション・シナリオに基づき、後のバージョンの IBM MQ ライブラリーをロードするオペレーティング・システム用に、ランタイム環境を個別に構成する必要があります。

関連資料

[setmqenv](#)

[setmqinst](#)

[setmqm](#)

Windows [キュー・マネージャーを前のバージョンに戻す \(Windows\)](#)

Windows プラットフォームでは、システムまたはキュー・マネージャーのバックアップを取ってあれば、キュー・マネージャーを後のバージョンから前のバージョンの製品に戻すことができます。既にキュー・マネージャーを開始してメッセージを処理している場合や、構成を変更した場合は、キュー・マネージャーの現在の状態を元に戻す作業に関して、ここでの説明は参考にはなりません。

始める前に

1. 後のバージョンにアップグレードする前に、システムまたはキュー・マネージャーのバックアップを作成する必要があります。詳細については、『[IBM MQ キュー・マネージャー・データのバックアップと復元](#)』を参照してください。
2. キュー・マネージャー開始後に何らかのメッセージが処理されていると、そのメッセージの処理の影響を簡単には取り消すことができません。キュー・マネージャーを現在の状態のまま前のバージョンの製品に戻すことはできません。この作業では、既に発生した後続の変更を処理することはできません。例えば、チャンネル内や別のキュー・マネージャー上の伝送キュー内で未確定であったメッセージが、処理された可能性があります。キュー・マネージャーがクラスターの一部である場合は、構成メッセージおよびアプリケーション・メッセージが交換された可能性があります。
3. 複数の IBM MQ インストール済み環境を使用するサーバー上で実行している場合は、インストール済み環境を指定する必要があります。入力するコマンドが正しいインストール済み環境に対して実行されることを確認します。[setmqenv](#) を参照してください。

このタスクについて

前のバージョンのキュー・マネージャーに戻す場合は、キュー・マネージャーを以前のコード・レベルに戻します。キュー・マネージャーのデータは、そのキュー・マネージャーのバックアップ作成時の状態に戻ります。

重要: [キュー・マネージャーが1つ以上の IBM MQ クラスターのメンバーである場合は、クラスター・キュー・マネージャーのリカバリーで説明されているステップを確認して実行する必要もあります。](#)

手順

1. group mqm にユーザーとしてログインします。
2. IBM MQ インストール済み環境を使用するすべてのアプリケーションを停止します。

Managed File Transfer (MFT) コンポーネントを使用する場合は、すべての MFT エージェントで実行されていたすべてのファイル転送が完了したことを確認してください。エージェントに関連した転送を未完了のまま残さないでください。また、SYSTEM.FTE.STATE キューにメッセージを入れておかないでください。

3. IBM MQ インストール済み環境に関連したすべてのキュー・マネージャーのアクティビティを終了します。

- a) **dspmqr** コマンドを実行して、システムのすべてのキュー・マネージャーの状態のリストを表示します。

更新するインストール済み環境から以下のコマンドのいずれかを実行します。

```
dspmqr -o installation -o status  
dspmqr -a
```


dspmqr -o installation -o status は、IBM MQ のすべてのインストール済み環境に関連付けられたキュー・マネージャーのインストール済み環境名と状況を表示します。

dspmqr -a は、このコマンドを実行するインストール済み環境に関連付けられているアクティブなキュー・マネージャーの状況を表示します。

- b) 以下の例に示すように、MQSC コマンド **DISPLAY LSSTATUS** を使用して、キュー・マネージャーと関連付けられているリスナーの状況のリストを表示します。

```
echo "DISPLAY LSSTATUS(*) STATUS" | runmqsc QmgrName
```

- c) **endmqm** コマンドを実行して、このインストール済み環境と関連付けられた稼働中の各キュー・マネージャーを停止します。



endmqm コマンドは、アプリケーションに対して接続先のキュー・マネージャーが停止することを通知します。キュー・マネージャーの停止を参照してください。

保守が継続するために、アプリケーションは **endmqm** コマンドにตอบสนองして、キュー・マネージャーから切断し、ロードした IBM MQ ライブラリーを解放しなければなりません。そうしない場合、アプリケーションを停止するなど、強制的にアプリケーションに IBM MQ リソースを解放させる別の方法を検討する必要があります。

さらに、インストール済み環境の一部であるクライアント・ライブラリーを使用しているアプリケーションも停止する必要があります。クライアント・アプリケーションは、異なる IBM MQ インストール済み環境を使用している、異なるキュー・マネージャーに接続している可能性があります。現在のインストール済み環境にあるキュー・マネージャーがシャットダウンすることについて、そのアプリケーションは通知を受けません。

インストール済み環境からの IBM MQ 共有ライブラリーをアプリケーションがロードし続けていると、IBM MQ 保守を適用できません。アプリケーションはキュー・マネージャーから切断されても、または強制的に切断されても、IBM MQ 共有ライブラリーをロードしたままの場合があります。

注: 355 ページの『Windows での複数インスタンスのキュー・マネージャーへの保守レベル・アップデートの適用』では、複数インスタンス・キュー・マネージャーに保守を適用する方法が説明されています。マルチインスタンス・キュー・マネージャーの場合、あるサーバーに保守を適用している間も、別のサーバーで引き続き実行させることが可能です。

d) 以下のコマンドを使用して、キュー・マネージャーに関連付けられたリスナーを停止します。

```
endmqslsr -m QMgrName
```

4. システム、または IBM MQ およびキュー・マネージャーをリストアします。

バックアップ手順がキュー・マネージャーのデータを保存するためのものであった場合は、IBM MQ を再インストールする必要があります。

- a) 前のインストール済み環境をアンインストールします。
- b) 製造リフレッシュから製品を再インストールします。
- c) フィックスパックおよびインテリム・フィックスを適用して、IBM MQ を前のレベルにリストアします。
- d) 後のバージョンをインストールする前に取ったバックアップから、キュー・マネージャー・データを復元します。

5. 前のバージョンのキュー・マネージャーを再始動します。

次のタスク

複数の IBM MQ インストール済み環境があるサーバー上で前のバージョンに戻す場合もあります。いずれかのインストール済み環境が 1 次になっていた場合は、前のバージョンに戻した後も、そのインストール済み環境がデフォルトで 1 次インストールになります。

アプリケーションがどのようにインストール済み環境に接続しているかを確認する必要があります。前のバージョンに戻した後に、アプリケーションが間違ったインストール済み環境に接続する場合があります。

関連概念

[キュー・マネージャーのバックアップと復元](#)

関連資料

[フィックスパックの削除時の BFGSS0023E エラーの回避](#)

Windows 上の IBM MQ MQI client のマイグレーション

IBM MQ MQI client をマイグレーションする前に、マイグレーション計画を作成します。クライアント・ワークステーション上のすべての IBM MQ アクティビティを停止してください。IBM MQ MQI client のインストール済み環境をアップグレードします。必要な構成変更およびアプリケーションの変更を行います。

関連概念

[397 ページの『IBM MQ MQI client マイグレーション』](#)

IBM MQ MQI client・マイグレーションとは、IBM MQ MQI client 構成、およびクライアント・チャンネルとサーバー・チャンネルをあるバージョンから別のバージョンに変換するプロセスのことです。クライアント・マイグレーションは、IBM MQ MQI client をアップグレードした後に実行でき、元に戻すことができます。

関連タスク

[514 ページの『IBM i での IBM MQ MQI client の最新バージョンへのマイグレーション』](#)

IBM MQ MQI client をマイグレーションする前に、マイグレーション計画を作成します。クライアント・ワークステーション上のすべての IBM MQ アクティビティを停止してください。IBM MQ MQI client のインストール済み環境をアップグレードします。必要な構成変更およびアプリケーションの変更を行います。

[484 ページの『AIX and Linux 上の IBM MQ MQI client のマイグレーション』](#)

IBM MQ MQI client をマイグレーションする前に、マイグレーション計画を作成します。クライアント・ワークステーション上のすべての IBM MQ アクティビティを停止してください。IBM MQ MQI client のインストール済み環境をアップグレードします。必要な構成変更およびアプリケーションの変更を行います。

Windows Windows での IBM MQ MQI client の新しいバージョンへのマイグレーション

Windows プラットフォームで IBM MQ MQI client をマイグレーションする前に、マイグレーション計画を作成します。クライアント・ワークステーション上のすべての IBM MQ アクティビティを停止してください。IBM MQ MQI client のインストール済み環境をアップグレードします。必要な構成変更およびアプリケーションの変更を行います。

始める前に

クライアントのマイグレーションを開始する前に、マイグレーション計画を作成します。計画に含める内容については、[430 ページの『Windows での IBM MQ の新しいバージョンへのマイグレーションの計画』](#)を参照してください。

このタスクについて

IBM MQ MQI client ・マイグレーションとは、IBM MQ MQI client 構成、およびクライアント・チャンネルとサーバー・チャンネルをあるバージョンから別のバージョンに変換するプロセスのことです。クライアント・マイグレーションは元に戻すことができます。これはクライアント・ワークステーションではオプションであり手動です。IBM MQ サーバー上では必須で自動です。

新しい構成オプションを利用するために、クライアント・ワークステーションをマイグレーションする前に、IBM MQ MQI client をアップグレードする必要があります。サーバー上のクライアント接続チャンネルとサーバー接続チャンネルに対して構成変更を行うことができますが、クライアントがアップグレードされるまで、それらの変更はクライアント・ワークステーション上で有効になりません。

手順

1. この製品の後のバージョンの IBM MQ システム要件を確認します。

[IBM MQ のシステム要件を参照してください。6 ページの『IBM MQ のコンポーネントと機能』](#) および [10 ページの『ダウンロード可能なインストール・イメージの入手先』](#)を参照してください。

2. 影響がある IBM MQ の変更点すべてについて確認します。

[388 ページの『マイグレーションに影響を与える変更点』](#)を参照してください。

3. ワークステーション上のすべての IBM MQ アクティビティを終了します。

4. クライアントをアップグレードします。

それぞれの企業に適したオプションを選択してください。

- ワークステーションへのクライアントのインストールについては、[218 ページの『Windows への IBM MQ クライアントのインストール』](#)を参照してください。
- IBM MQ サーバー上でのクライアント・インストールについては、[同一システムへの IBM MQ クライアントおよびサーバーのインストール](#)を参照してください。

次のタスク

IBM MQ MQI client をアップグレードした後に、クライアントのチャンネル構成を確認し、IBM MQ MQI client アプリケーションが後のバージョンの製品と正しく連動することを確認する必要があります。

関連概念

[397 ページの『IBM MQ MQI client マイグレーション』](#)

IBM MQ MQI client ・マイグレーションとは、IBM MQ MQI client 構成、およびクライアント・チャンネルとサーバー・チャンネルをあるバージョンから別のバージョンに変換するプロセスのことです。クライアント・マイグレーションは、IBM MQ MQI client をアップグレードした後に実行でき、元に戻すことができます。

関連タスク

[430 ページの『Windows での IBM MQ の新しいバージョンへのマイグレーションの計画』](#)

Windows Windows での IBM MQ MQI client の旧バージョンへのリストア

新バージョンの製品から旧バージョンの製品に IBM MQ MQI client を戻す場合は、構成変更を手動で元に戻す必要があります。

このタスクについて

古い IBM MQ MQI client のライブラリーをワークステーションに戻すことは一般的ではありません。主な作業を、次の手順内に示します。

手順

1. ワークステーション上のすべての IBM MQ アクティビティを 終了します。
2. 後のバージョンの IBM MQ MQI client ・コードをアンインストールします。
3. プラットフォームに対応するクライアント・インストール手順に従って、前のバージョンの IBM MQ MQI client ・コードをインストールします。
4. 後のバージョンの製品のキュー・マネージャー用にクライアント接続定義テーブル (CCDT) を構成した場合は、前のバージョンのキュー・マネージャーで作成されたテーブルを使用するように戻します。
CCDT は、必ず、クライアントのリリースと同じかまたはそれより古いリリースのキュー・マネージャーで作成されたものでなければなりません。

Windows Windows での IBM MQ ライブラリー・ロードの新しいバージョンへのマイグレーション

Windows では、一段階のシナリオを基に前のバージョンの製品を新しいバージョンに置き換えて前のバージョンの製品から新しいバージョンにアップグレードした場合、通常、IBM MQ ライブラリーのロード方法を変更する必要はありません。しかし、後のバージョンの製品の複数のインストール済み環境を利用することにした場合は、横並びまたは段階的マイグレーション・シナリオに基づき、後のバージョンの IBM MQ ライブラリーをロードするオペレーティング・システム用に、ランタイム環境を個別に構成する必要があります。

始める前に

アプリケーションを旧バージョンの製品から後のバージョンにマイグレーションするには、オペレーティング・システムがアプリケーションの IBM MQ ライブラリーをどのようにしてロードするのかを知っておく必要があります。ロード・パスがアプリケーションにより固定されているかどうか、そして環境変数にパスを設定できるかどうかです。アプリケーションがロードする IBM MQ のライブラリーの名前を知っておくことは、必須ではありません。ライブラリー名は旧バージョンの製品から後のバージョンで変更されてはいませんが、ライブラリーの内容は変更されています。

このタスクを開始する前に、[414 ページの『AIX, Linux, and Windows での複数インストール済み環境のキュー・マネージャーの共存』](#)を読んでおいてください。

後のバージョンの IBM MQ を計画し、インストールします。インストール済み環境の名前とそのインストール済み環境がプライマリーに設定されたかどうかを覚えておいてください。

このタスクについて

アプリケーションを前のバージョンの製品から後のバージョンにマイグレーションするために、アプリケーションを再コンパイルまたは再リンクする必要はありません。IBM MQ のライブラリーは、後のバージョンと互換性があるからです。[422 ページの『アプリケーションの IBM MQ の後の各バージョンとの互換性と相互運用性』](#)を参照してください。

Windows は、DLL と呼ばれるロード・ライブラリーを探して数多くのディレクトリーを検索します。Dynamic-Link Library Search Order を参照してください。アプリケーションのビルド・プロシージャは、ロードする IBM MQ ライブラリーを、**cl** コマンド内の他のどの製品ライブラリーよりも前に配置します。IBM MQ .lib ライブラリーは、ビルド時に指定した PATH 環境変数に含まれている必要があり、実行時に DLL ライブラリーに含まれている必要があります。PATH 変数は、アプリケーション・プロセスが、ロードしなければならないライブラリーを見つけるために使用します。

前のリリースで、このビルド手順に従った場合、ロードされるライブラリーに対して後のバージョンの製品のインストールが及ぼす影響は、使用しているマイグレーション・シナリオによって異なります。

一段階シナリオ

438 ページの『Windows でのマイグレーション: 一段階』で説明している一段階シナリオを基に前のバージョンの製品を新しいバージョンに置き換える場合、通常、IBM MQ ライブラリーのロード方法を変更する必要はありません。これに対して考えられる例外は、ライブラリーのロケーションを前のバージョンから変更した場合、またはライブラリーへのシンボリック・リンクを作成した場合です。

横並びシナリオおよび段階的シナリオ

443 ページの『Windows でのマイグレーション: 横並び』で説明している横並びのシナリオまたは 446 ページの『Windows でのマイグレーション: 段階的』で説明している段階的マイグレーション・シナリオを基に、新しいバージョンの製品を複数インストール方式でインストールした場合は、新しいバージョンの製品に接続するアプリケーションが、正しいインストール済み環境にリンクされているかどうか、また、正しいインストール済み環境からライブラリーをロードするかどうかを調査し、アプリケーションの IBM MQ 依存関係が適切に解決されるように、オペレーティング・システムの変更する必要があります。通常は、アプリケーションを再リンクしないで、ランタイム環境を変更することができます。以下の 2 つのコマンドを使用して、ランタイム環境を構成できます。

- **setmqinst** はプライマリーのインストール済み環境を設定します。[setmqinst](#) を参照してください。
- **setmqenv** は、環境変数を設定することにより、コマンド環境を初期化します。[setmqenv](#) を参照してください。

455 ページの表 44 に、これらの各シナリオに必要な操作を要約します。

アクション	シナリオ	最新バージョンは、同じ場所にある旧バージョンと置き換わる 一段階	最新バージョンは、別の場所にある旧バージョンと置き換わる 横並び	最新バージョンと旧バージョンは併存する 段階的
setmqinst		setmqinst は後のバージョンのインストール済み環境をプライマリーにします。グローバルな PATH は、後のバージョンのライブラリーを指すよう変更され、Windows のすべての機能は、後のバージョンで動作します。		いいえ。以前のバージョンがインストールされているため、新しいバージョンのインストールはプライマリーになる可能性があります。
その他の構成アクションなし		ライブラリーのロードは正しく機能します。 グローバルな PATH には、後のバージョンのライブラリーの場所が含まれています。 後のバージョンのインストール済み環境がプライマリーでないとしても、ライブラリーのロードは正しく機能します。後のバージョンのライブラリーは、以前のバージョンのライブラリーがあったのと同じ場所にあります。	ライブラリーのロードはおそらく正しく機能します。 アプリケーション・プロセスが以前のバージョンのライブラリーのロケーションを参照するようにローカル側で PATH を変更した場合には、ライブラリーのロードが機能しないことがあります。PATH のローカル設定により、 setmqinst によって設定されたグローバルな PATH が指定変更される場合があります。	ライブラリーのロードは引き続き旧バージョンでは正常に動作しますが、後のバージョンでは動作しません。

表 44. Windows の構成 (続き)				
アクション	シナリオ	最新バージョンは、同じ場所にある旧バージョンと置き換わる 一段階	最新バージョンは、別の場所にある旧バージョンと置き換わる 横並び	最新バージョンと旧バージョンは併存する 段階的
setmqenv		ライブラリーのロードは正しく機能します。 setmqenv は、ローカル PATH を正しく設定します。		ライブラリーのロードは旧バージョンと後のバージョンの両方で正常に動作します。 setmqenv は、後のバージョンのローカルの PATH を正しく設定します。しかし、グローバルなパスに依存する Windows の機能は、後のバージョンでは正しく動作しません。 正しい旧バージョンがロードされます。後のバージョンのライブラリーは、旧バージョンからマイグレーションされていないキュー・マネージャーの旧バージョン・ライブラリーをロードするためです。

手順

1. 以下の質問のどれがご使用の構成に当てはまるか検討してください。

- 旧バージョンの製品の製品資料で文書化されているビルド手順に従いましたか? ご使用の開発環境に合わせた別のビルド手順に従っていることもあります。あるいは、Microsoft Visual Studio などの開発ツールから適応したビルド手順に従っていることもあります。
- 旧バージョンのロード・パスをどのように指定しましたか?
- アプリケーションは、Eclipse やアプリケーション・サーバーなどの別の環境によってロードされたものですか? 親の環境をロードする方法ではなく、親の環境がアプリケーションをロードする方法を決定するパラメーターを修正する必要があります。
- アプリケーションが実行する機能には、そのアプリケーションの接続先であるキュー・マネージャーがプライマリーのインストール済み環境に関連付けられていることが必要ですか?
- 後のバージョンでロード・パスを指定する方法にどのような制約および要件がありますか? セキュリティ規則により、LD_LIBRARY_PATH の使用が制限されている場合があります。
- 後のバージョンの製品が前のバージョンと一緒にインストールされていますか?

2. 後のバージョンの製品のインストール済み環境を識別します。その環境から、オペレーティング・システムは IBM MQ ライブラリーをロードします。

- サーバーにロード元となる複数の後のバージョンのインストール済み環境がある場合、IBM MQ は、ライブラリーのロード元となったインストール済み環境が、アプリケーションが呼び出すキュー・マネージャーと関連付けられているインストール済み環境であるかどうかをチェックします。誤ったライブラリーがロードされている場合、IBM MQ は正しいライブラリーをロードします。すべての IBM MQ アプリケーションに共通の 1 つのランタイム環境のみを構成する必要があります。
- 標準的な選択は、プライマリー・インストールを設定することです。インストール済み環境をプライマリーとして設定すると、そのインストール済み環境のライブラリー・パスがグローバル PATH 変数に配置されます。
- 旧バージョンのインストール済み環境を後のバージョンにアップグレードした場合、旧バージョンのインストール済み環境へのリンク・パスが、後のバージョンが含まれているインストール済み環境を

指すようになっていきます。旧バージョンのインストール済み環境への固定のリンケージ・パスを持つアプリケーションは、新しいインストール済み環境のライブラリーをロードするようになります。その後、接続先のキュー・マネージャーに関連付けられたインストール済み環境に切り替えられます。

- アプリケーションを再ビルドする場合、そのアプリケーションは後のバージョンのインストール済み環境にリンクする必要があります。
- トランザクション・モードで IBM MQ.NET モニターを実行している場合は、接続先のキュー・マネージャーがプライマリー・インストールである必要があります。

次のタスク

後のバージョンの製品のインストール済み環境をさらに追加し、いずれかのインストール済み環境をプライマリーにすることを選択した場合は、どのインストール済み環境をプライマリーにするのかを決定しなければなりません。アプリケーションが IBM MQ ライブラリーを最新バージョンのいずれかのインストール済み環境 (例えば、プライマリー・インストール) からロードする限り、アプリケーションは、他のすべての後のバージョンのインストール済み環境に関連付けられたキュー・マネージャーに接続できます。

Windows では、別の開発ツールでアプリケーションをビルドすることもできます。その場合、開発ツール自体のプロパティーではなく、ビルドするアプリケーションの PATH を設定する開発ツールのプロパティーを識別する必要があります。例えば、Microsoft Visual Studio を使用してデバッグする場合、プロジェクトの **Configuration** プロパティーのデバッグ・セクションの **Environment** プロパティーに、**setmqenv** への呼び出しを挿入できます。

Windows アプリケーションは、LoadLibrary を呼び出して、明示的ロード・パスを指定することもできます。横並びアセンブリーをビルドして、明示的ロード・パスを構成することも可能です。アプリケーションがこれらのメカニズムのいずれかを使用し、後のバージョンの IBM MQ ライブラリーが前のリリースと同じパスに設定されていない場合には、アプリケーションを再コンパイルするか、後のバージョンのライブラリーをロードするように構成して再リンクする必要があります。

関連概念

[26 ページの『Windows 上のプライマリー・インストールでのみ使用できる機能』](#)

Windows オペレーティング・システム機能の一部は、プライマリー・インストールでのみ使用できます。この制約事項は、IBM MQ の複数のバージョンがインストールされているため、インターフェース・ライブラリーの中央登録で競合が発生していることに起因します。

関連タスク

[プライマリー・インストールの変更](#)

[複数のインストール環境でのアプリケーションの接続](#)

[486 ページの『AIX and Linux での IBM MQ ライブラリー・ロードの新しいバージョンへのマイグレーション』](#)

AIX and Linux では、一段階のシナリオを基に前のバージョンの製品を新しいバージョンに置き換えて前のバージョンの製品から新しいバージョンにアップグレードした場合、通常、IBM MQ ライブラリーのロード方法を変更する必要はありません。しかし、後のバージョンの製品の複数のインストール済み環境を利用することにした場合は、横並びまたは段階的マイグレーション・シナリオに基づき、後のバージョンの IBM MQ ライブラリーをロードするオペレーティング・システム用に、ランタイム環境を個別に構成する必要があります。

関連資料

[410 ページの『共存』](#)

複数のキュー・マネージャーは、名前が別であれば、同じ IBM MQ インストール済み環境を使用している限り、どのサーバー上でも共存することができます。z/OS、AIX、Linux、and Windows では、異なる複数のキュー・マネージャーを同じサーバー上で共存させ、異なるインストール済み環境と関連付けることができます。1つのサーバー上に共存する複数のキュー・マネージャーに加えて、異なるコマンド・レベルで実行されている複数の異なるキュー・マネージャーでオブジェクトおよびコマンドも正しく機能しなければなりません。

[setmqenv](#)

[setmqinst](#)

[setmqm](#)

Windows Windowsでの単一インスタンス・キュー・マネージャーから複数インスタンス・キュー・マネージャーへのマイグレーション

Windows プラットフォームで単一インスタンス・キュー・マネージャーを複数インスタンス・キュー・マネージャーに移行するには、キュー・マネージャーのデータを共用ディレクトリーに移動し、他の2つのサーバーでキュー・マネージャーを再構成する必要があります。

始める前に

このタスクの一部として複数インスタンス・キュー・マネージャーを実行するための前提条件を確認する必要があります。テスト済み環境のリストについては、[IBM MQ 複数インスタンス・キュー・マネージャー・ファイル・システムのステートメントのテスト](#)を参照してください。他の環境でも動作する可能性がありますので、IBM MQ にはテストツールが付属しており、他の環境を確認するのに役立ちます。

複数インスタンス・キュー・マネージャーを稼働させるためには、サーバーが3つ存在する必要があります。1つのサーバーには、キュー・マネージャーのデータとログを保管するためのファイル共用システムを置きます。他のサーバーでは、キュー・マネージャーのアクティブ・インスタンスとスタンバイ・インスタンスを稼働させます。

このタスクについて

複数インスタンス・キュー・マネージャーに変換する単一インスタンス・キュー・マネージャーが存在するとします。キュー・マネージャーの変換自体は簡単ですが、完全に自動化された実稼働環境を作成するために他のタスクを実行する必要があります。

複数インスタンス・キュー・マネージャー用の前提条件を確認し、環境をセットアップして検査する必要があります。複数インスタンス・キュー・マネージャーで障害が発生して自動的に再始動しているかどうかを検出する、モニターおよび管理システムをセットアップする必要があります。再始動されていた場合、再始動を引き起こした原因を突き止め、それを修正し、スタンバイ・インスタンスを再始動することができます。また、アプリケーションでキュー・マネージャーの再始動後に処理を再開できるように、アプリケーションまたはアプリケーションのキュー・マネージャーへの接続方法を変更する必要があります。

手順

1. キュー・マネージャーを稼働させる予定のオペレーティング・システム、およびキュー・マネージャーのデータとログが保管されるファイル・システムを確認します。それらが複数インスタンス・キュー・マネージャーを稼働させられるものであることを確認します。
 - a) [IBM MQ の複数インスタンス・キュー・マネージャー・ファイル・システムに関するテスト・ステートメント](#)を調べます。オペレーティング・システムとファイル・システムの組み合わせがテストされているかどうか、複数インスタンス・キュー・マネージャーを稼働可能かどうかを確認します。

ファイル共用システムでは、複数インスタンス・キュー・マネージャーの稼働に適切なリース・ベースのロックを提供する必要があります。リース・ベースのロックは、一部のファイル共用システムの最近の機能で、ケースによっては修正が必要です。サポート・ステートメントでは、重要な情報が提供されます。
 - b) 技術情報 [Testing a shared file system for compatibility with IBM MQ Multi-instance Queue Managers](#) で提供されている保全性検査アプリケーションを実行します。

この検査アプリケーションでは、キュー・マネージャーが正しく再始動していることをテストします。
2. キュー・マネージャー・インスタンスを実行している各サーバーからネットワーク・ファイル・システム上の共有にアクセスできるようにユーザーとグループを構成します。

Windows では、mqm グループのセキュリティ ID (SID) が異なっても差し支えありません。[Windows ドメインおよび複数インスタンス・キュー・マネージャー](#)を参照してください。
3. ネットワーク・ファイル・システム上の共有用のディレクトリーを正しいアクセス権でセットアップします。

標準的な構成では、共有ディスクを使用するすべてのキュー・マネージャーのすべてのデータ・ディレクトリーとログ・ディレクトリーを含む単一の共有ディレクトリーをセットアップします。指定された qmgrs およびログ・ディレクトリーの共有を参照してください。

例えば、MQHA という共有上に、サブディレクトリー `data` と `logs` を持つルート・ディレクトリーを作成します。各キュー・マネージャーは、`data` および `logs` の下に独自のデータおよびログ・ディレクトリーを作成します。共有ドライブ上に `drive \MQHA` を作成します。所有者は `mqm` のメンバーです。`mqm` には、完全制御権限が必要です。`drive\MQHA` の共有を作成します。

4. キュー・マネージャーのデータとログを共有にコピーします。

Windows では、**hamvmqm** コマンドを実行して、キュー・マネージャー・データを共有に移動することができます。

5. キュー・マネージャーの構成情報を新しいキュー・マネージャー・サーバーに追加します。

- a) **dspmqlnf** コマンドを実行して、キュー・マネージャーの情報を表示します。

キュー・マネージャーを稼働させていたサーバー上で、次のコマンドを実行します-->。

```
dspmqlnf -o command QMgrName
```

このコマンド出力は、次のようにすれば、キュー・マネージャー構成を即座に作成できるようにフォーマットされます。

```
addmqinf -s QueueManager -v Name= QMgrName -v Directory= QMgrName -v Prefix=d:\var\mqm Datapath= \share\data\QMgrName
```

- b) もう一方のサーバー上でキュー・マネージャー構成を作成します。
前の出力から **addmqinf** コマンドをコピーして実行します。

6. 新規サーバーのネットワーク・アドレスをクライアント定義とチャンネル定義内の接続名に追加します。

- a) このサーバーを参照する、クライアント、送信側、および要求側のすべての TCPIP 設定を探します。

- ・クライアント設定は、クライアント定義テーブル (CCDT)、環境変数、Java プロパティー・ファイル、またはクライアント・コード内に存在する可能性があります。
- ・クラスター・チャンネルでは、キュー・マネージャーの接続名をそのクラスター受信側チャンネルから自動的に検出します。クラスター受信側チャンネル名が空白または省略されている限り、TCPIP はキュー・マネージャーをホストするサーバーの IP アドレスを検出します。

- b) 複数インスタンス・キュー・マネージャーをホストする両方のサーバーの TCPIP アドレスを含めるように、これらの接続ごとの接続名を変更します。
例えば、以下の接続名を変更します。

```
echo DISPLAY CHANNEL(ENGLAND) CONNAME | runmqsc QM1
```

```
5724-H72 (C) Copyright IBM Corp. 1994, 2024. ALL RIGHTS RESERVED.  
Starting MQSC for queue manager QM1.  
1: DISPLAY CHANNEL(ENGLAND) CONNAME  
AMQ8414: Display Channel details.  
CHANNEL(ENGLAND) CHLTYPE(SDR)  
CONNAME(LONDON)
```

into:

```
echo ALTER CHANNEL(ENGLAND) CHLTYPE(SDR) CONNAME('LONDON, BRISTOL') | runmqsc QM1
```

7. ご使用のモニターと管理のプロシーチャーをキュー・マネージャーの再始動を検出するように更新します。
8. 該当する場合、クライアント・アプリケーションを自動的に再接続可能になるように更新します。
9. IBM MQ アプリケーションの開始プロシーチャーをキュー・マネージャー・サービスとして開始するように更新します。

10. キュー・マネージャーの各インスタンスを始動して、それらの高可用性を可能にします。

始動した最初のインスタンスのキュー・マネージャーがアクティブ・インスタンスになります。次のコマンドを2回(各サーバー上で1回ずつ)発行します。

```
strmqm -x QMgrName
```

次のタスク

複数インスタンス・キュー・マネージャーから最高の可用性を引き出すためには、クライアント・アプリケーションが再接続可能で、サーバー・アプリケーションが再始動可能であるように設計する必要があります。[アプリケーションの復旧](#)を参照してください。

関連概念

[アプリケーションの復旧](#)

[クライアントの自動再接続](#)

[チャンネルおよびクライアントの再接続](#)

[複数インスタンス・キュー・マネージャー](#)

[キュー・マネージャー構成ファイル qm.ini](#)

[共有ファイル・システム](#)

[Windows ドメインおよび複数インスタンス・キュー・マネージャー](#)

関連タスク

[キュー・マネージャー・データのバックアップ](#)

[Multiplatforms での IBM MQ 構成情報の変更](#)

[キュー・マネージャーを MSCS ストレージに移動する](#)

[ファイル共有システムのロックの検証](#)

[サービスの取り扱い](#)

関連資料

[amqmfsc \(ファイル・システム検査\)](#)

関連情報

[IBM MQ の複数インスタンス・キュー・マネージャーとの互換性があるかどうかについてのファイル共有システムの検査](#)

[IBM MQ の複数インスタンス・キュー・マネージャー・ファイル・システムに関するテスト・ステートメント](#)

Windows Windows での単一インスタンス・キュー・マネージャーへの復帰

Windows プラットフォームにおいて、スタンバイ・インスタンスを停止することによって、複数インスタンス・キュー・マネージャーを単一インスタンス・キュー・マネージャーに戻します。この後、アクティブ・インスタンスを再始動し、スタンバイ・インスタンスを許可するフラグを設定しません。

始める前に

少なくとも3つのサーバーを、キュー・マネージャーを複数インスタンス・キュー・マネージャーとして稼働させるように構成しています。キュー・マネージャーは、現在1つのスタンバイ・インスタンスをアクティブにして、複数インスタンス・キュー・マネージャーとして稼働中です。

このタスクについて

このタスクには、アクティブのスタンバイ・インスタンスの非アクティブ化を伴うため、稼働中の複数インスタンス・キュー・マネージャーのみがアクティブのままになります。スタンバイ・インスタンスが今後始動することがないように、アクティブ・インスタンスを停止して再始動する必要があります。アクティブ・インスタンスを再始動する際、スタンバイ・インスタンスが始動しないように単一インスタンス・キュー・マネージャーとして始動します。スタンバイ・インスタンスは、アクティブ・インスタンスを後で再始動するオプションを提供するために、別の手順で停止されます。両方のインスタンスは、アクティ

ブのキュー・マネージャーが稼働されているサーバー上で標準の `endmqm QMgrName` コマンドを実行することによって停止できます。

手順

1. スタンバイ・キュー・マネージャー・インスタンスを停止します。
スタンバイ・インスタンスが稼働されているサーバー上で、次のコマンドを発行します。

```
endmqm -w QMgrName
```

2. アクティブ・キュー・マネージャー・インスタンスを停止します。
アクティブ・インスタンスが稼働されているサーバー上で、次のコマンドを発行します。

```
endmqm -w (QMgrName)
```

3. キュー・マネージャーを再始動して、スタンバイ・インスタンスが始動しないようにします。
キュー・マネージャーを稼働させようとしているサーバー上で、次のコマンドを発行します。

```
startmqm QMgrName
```

次のタスク

キュー・マネージャーを、キュー・マネージャー・データと同じサーバー上で単一インスタンスとして稼働させることができます。

キュー・マネージャーが停止されたら、キュー・マネージャーを稼働させる予定のサーバーにキュー・マネージャー・データを移動します。また、別の方法として、IBM MQ をインストールした後、キュー・マネージャー構成定義をキュー・マネージャー・データを保持するサーバーに移動します。この両方のタスクは、[複数インスタンス・キュー・マネージャーを作成するための 458 ページの『Windows での単一インスタンス・キュー・マネージャーから複数インスタンス・キュー・マネージャーへのマイグレーション』](#)で説明されている手順のバリエーションです。

Windows Windows 上の MQ Telemetry のマイグレーション

Windows 上で MQ Telemetry の既存のインストール済み環境を新しいバージョンの製品にマイグレーションするには、以下の手順に従います。

始める前に

この作業を実行する前に、既存の IBM MQ インストール環境のバックアップを必ず取ってください。マイグレーションの前に MQ Telemetry サービス `SYSTEM.MQXR.SERVICE` を停止する必要があります。

このタスクについて

テレメトリー・サーバーは、オプションのインストールとして製品に組み込まれています。

クライアント Software Development Kit は、製品の一部としては提供されなくなりました。今後も同様のサンプル・アプリケーションを Eclipse Paho と MQTT.org から自由に利用できます。[IBM MQ Telemetry Transport サンプル・プログラム](#)を参照してください。

MQ Telemetry は IBM MQ のコンポーネントであるため、MQ Telemetry は、メイン製品と一緒にインストールすることも、メイン製品のインストール後にインストールすることもできます。

アップグレードが正常に完了すると、Windows システムは、テレメトリー・データを製品のインストール・ディレクトリーに保存します。例: `C:\Program Files (x86)\IBM\WebSphere MQ` キュー・マネージャーが再始動されるときに、遠隔測定データが後のバージョンの製品にマイグレーションされます。

手順

1. マイグレーション計画を作成します。

430 ページの『[Windows での IBM MQ の新しいバージョンへのマイグレーションの計画](#)』を参照してください。

2. [キュー・マネージャーを新しいリリースにマイグレーションします。](#)
3. 267 ページの『[MQ Telemetry のインストールの注意点](#)』。
4. MQ Telemetry のインストールが正常に行われたことを確認してください。268 ページの『[MQ Telemetry のインストールの検査](#)』を参照してください。
5. **V9.3.0**

IBM MQ 9.3.0 以降、パスフレーズを暗号化する必要があります。

詳しくは、MQTT TLS チャネルのパスフレーズの暗号化を、プレーン・テキストのパスフレーズを暗号化形式にマイグレーションする場合には 428 ページの『[暗号化されたパスフレーズへのプレーン・テキスト・パスフレーズのマイグレーション](#)』を、それぞれ参照してください。

IBM MQ 9.3.0 より前の場合、MQTT TLS チャネルのパスフレーズはプレーン・テキストでのみ保管できます。

タスクの結果

メッセージ AMQ4616 はタスクの完了を示します。既存の MQTT チャネルおよび以前のサブスクリプションは引き続き存在します。

関連概念

6 ページの『[IBM MQ のインストールの概要](#)』

IBM MQ のインストールに関する概念や考慮事項の概要です。それぞれのサポート対象プラットフォームでの IBM MQ のインストール、検証、アンインストールの方法を説明するためのリンクもあります。

267 ページの『[MQ Telemetry のインストールの注意点](#)』

MQ Telemetry は、メイン IBM MQ 製品のコンポーネントです。IBM MQ を初めてインストールするとき、または既存の IBM MQ インストール済み環境を変更するときに、MQ Telemetry をインストールすることを選択できます。

関連タスク

268 ページの『[MQ Telemetry のインストールの検査](#)』

MQ Telemetry のインストールを検査する方法は 3 とおりあります。MQ Telemetry が IBM MQ のカスタム・インストールとしてインストールされたものであるか、既存の IBM MQ インストール済み環境に追加されたものであるかに関係なく、任意の方法を使用できます。

269 ページの『[IBM MQ Explorer を使用した MQ Telemetry のインストールの検査](#)』

IBM MQ Explorer の「サンプル構成の定義」ウィザードと MQTT クライアント・ユーティリティを使用して、MQ Telemetry コンポーネントがインストールされていることを確認します。また、パブリッシュ/サブスクライブが正しく動作することを確認します。

Windows Windows での MSCS 構成の移行

次の説明に従って、Microsoft Cluster Service (MSCS) 構成のキュー・マネージャーを一度に 1 ノードずつ移行します。

このタスクについて

最小のダウン時間でローリング・アップグレードを行うには、以下のステップが必要です。必ず、オンラインの IBM MQ リソースが存在しないオフラインのノードをアップグレードする必要があります。アクティブ/パッシブ構成では、ノードがパッシブの場合、アップグレード・プロセス中にアクティブに切り替わらないようにする必要があります。

例えば、463 ページの『[4 ノード MSCS クラスターの旧バージョンの製品から最新バージョンへの移行](#)』に、4 ノード・クラスターに適用する手順を示します。

手順

1. IBM MQ リソースの実行可能な所有者にアクティブ・ノードだけが含まれるよう、変更を加えます。パッシブ・ノードに所有者を割り当てなければ、移行する IBM MQ リソースがアクティブ化されることはありません。
2. IBM MQ リソースが属しているグループが、現時点で、実行可能な所有者として定義されているノードの1つにあることを確認します。このグループに、キュー・マネージャー・リソースに接続するアプリケーションがすべて含まれていなければなりません。
3. 移行するノード上でクラスター・サービスを停止します。登録されているすべての IBM MQ DLL の MSCS キャッシュがクリアされます。
4. 435 ページの『[新しいバージョンへのキュー・マネージャーのマイグレーション \(Windows\)](#)』にある標準の手順に従って、選択したノードを移行します。必要な保守レベルを適用します。
5. 選択したノード上でクラスター・サービスを開始します。
6. 移行する次のノードで、IBM MQ リソースがオフラインになっていることを確認します。
7. 実行可能な所有者のリストからこのノードを除去します。ノードが2つを超えるクラスターの場合は、このトピックで後述する[追加の考慮事項](#)を参照してください。
8. IBM MQ リソースが属するグループを、実行可能な所有者の1つに移動し、これをオンラインにします。
9. 残りのノードに関し、必要に応じてステップ3から8を繰り返します。

4 ノード MSCS クラスターの旧バージョンの製品から最新バージョンへの移行

464 ページの表 45 の例は、4 ノード MSCS クラスターの移行に必要なステップを示しています。

この例では、IBM MQ リソースには、キュー・マネージャー、アプリケーション、および従属 MSCS リソース (MSCS リソースとして定義されている IP アドレスなど) が含まれています。ステップごとに、変化している点をイタリックで示しています。

ステップ 1

移行するノードを選択し、旧バージョンの製品から最新バージョンにアップグレードするための準備を整えます。

1. ノード 1 を移行するよう選択し、実行中の IBM MQ リソースが存在しないパッシブ・ノードに、このノードを変換します。
2. IBM MQ リソースが属するグループの実行可能な所有者を変更して、必要なオンライン・ノードだけが含まれるようにします。フェイルオーバーでは、実行可能な所有者ではないノードへは、IBM MQ リソースの切り替えは試行されません。安全にノードを移行することができます。
3. IBM MQ リソースが属するグループを、実行可能な所有者であるノードのいずれかに移動し、これをオンラインにします。
4. 移行するノード上でクラスター・サービスを停止します。サービスの停止によって、MSCS に登録されている IBM MQ ライブラリーの MSCS キャッシュがクリアされます。ノードはオフラインになります。

ステップ 2

旧バージョンの製品から最新バージョンに IBM MQ を移行します。

ステップ 3

選択したノード上でクラスター・サービスを開始します。ノードはオンラインになりますが、実行可能な所有者ではないため、このノードに処理が切り替えられることはありません。

ステップ 4

ノード 2 について、ステップ 1 から 3 を繰り返します。ノード 1 とノード 2 は現在オンラインになっており、これらを最新バージョンにマイグレーションしました。これらのノードは、IBM MQ リソース・グループの実行可能な所有者ではないため、処理を行うことはまだありません。

ステップ 5

旧バージョンの製品の実行から最新バージョンにクラスターを移行します。移行したノードの数が、移行していないノードの数以上になっています。

1. 実行可能な所有者のセットを 3,4 から 1,2 に変更します。

2. IBM MQ リソース・グループを、ノード 3 およびノード 4 からノード 1 および 2 に移動し、オンラインにします。
3. この時点以降、実行可能な所有者のリストには、移行済みのノードのみが含まれていなければなりません。IBM MQ リソースを、バックレベルのバージョンの製品を実行するノードにフェイルオーバーしてはなりません。

注：IBM MQ を古いバージョンに戻す必要がある場合は、IBM MQ のアンインストールを実行する前に、IBM MQ リソースを MSCS 制御から除去する必要があります。

ステップ 6

ノード 3 を最新バージョンに移行します。

1. ノード 3 に対してステップ 1 から 3 を実行します。
2. 実行可能な所有者のリストにノード 3 を追加します。
3. QMC リソース・グループをノード 1 からノード 3 に戻し、再度オンラインにします。

ステップ 7

ノード 4 に対してステップ 6 を実行します。

手順		0	1	2	3	4	5	6	7
ノード 1	State	オンライン	オフライン	オフライン	オンライン	オンライン	オンライン	オンライン	オンライン
	バージョン	旧バージョン	旧バージョン	最新バージョン	最新バージョン	最新バージョン	最新バージョン	最新バージョン	最新バージョン
	グループ	QMA					QMC、QMA	QMA	QMA
ノード 2	State	オンライン	オンライン	オンライン	オンライン	オンライン	オンライン	オンライン	オンライン
	バージョン	旧バージョン	旧バージョン	旧バージョン	旧バージョン	最新バージョン	最新バージョン	最新バージョン	最新バージョン
	グループ	QMB	QMB	QMB	QMB		QMD、QMB	QMD、QMB	QMB
ノード 3	State	オンライン	オンライン	オンライン	オンライン	オンライン	オンライン	オンライン	オンライン
	バージョン	旧バージョン	旧バージョン	旧バージョン	旧バージョン	旧バージョン	旧バージョン	最新バージョン	最新バージョン
	グループ	QMC	QMC、QMA	QMC、QMA	QMC、QMA	QMC、QMA		QMC	QMC
ノード 4	State	オンライン	オンライン	オンライン	オンライン	オンライン	オンライン	オンライン	オンライン
	バージョン	旧バージョン	旧バージョン	旧バージョン	旧バージョン	旧バージョン	旧バージョン	旧バージョン	最新バージョン
	グループ	QMD	QMD	QMD	QMD	QMD、QMB			QMD
実行可能な所有者		1、2、3、4	2、3、4	2、3、4	2、3、4	3、4	1、2	1、2、3	1、2、3、4
タスク			更新 1			更新 2	転送	更新 3	更新 4

次のタスク

ノードが2つを超える **MSCS** セットアップにおける追加の考慮事項: 1つのクラスターには、移行済みのキュー・マネージャーのグループと、移行していないノードのグループを作るために十分な数のノードが含まれていることがあります。キュー・マネージャーの半数が移行済みのグループに含まれたら、移行済みのグループに切り替えてください。半数に到達するまでは、移行していないグループが、実行可能な所有者です。半数に到達したら、実行可能な所有者を移行済みのグループに切り替えてください。

関連概念

[Windows: 複数インストールでの MSCS の制限](#)

関連タスク

544 ページの『[高可用性構成内のキュー・マネージャーの移行](#)』

キュー・マネージャーの高可用性構成を使用すれば、IBM MQ アプリケーションの可用性を向上させることができます。キュー・マネージャーまたはサーバーの障害が発生した場合、キュー・マネージャーは別のサーバー上で自動的に再始動します。IBM MQ MQI client・アプリケーションをキュー・マネージャーに自動的に再接続するように調整することができます。サーバー・アプリケーションは、キュー・マネージャーの始動時に開始するように構成できます。

Windows **Windows** での **Advanced Format** ディスクへのログのマイグレーション

Advanced Format ディスクは、セクターごとのバイト数が 4096 のディスクです。以下は、Windows プラットフォームにのみ適用されます。他のプラットフォームでは、Advanced Format ディスクはマイグレーション手順を実行せずに使用できるためです。



重要: Windows では、IBM MQ 9.1.0 より前 (Continuous Delivery ユーザーの場合は IBM MQ 9.0.4 より前)、IBM MQ は Advanced Format ディスクをサポートしません。

次の事項に注意してください。

- マイグレーション済みのログは、Advanced Format かどうかに関係なく、あらゆるディスクで使用できます。
- Advanced Format ディスクを使用しない場合は、キュー・マネージャーのログをマイグレーションする必要はありません。
- IBM MQ 9.1.0 (Continuous Delivery ユーザーの場合は IBM MQ 9.0.4 以降) で作成されたキュー・マネージャーは、マイグレーションせずに Advanced Format ディスクで使用できます。
- 最初にキュー・マネージャーをマイグレーションせずに、ネイティブ Advanced Format ディスク上の IBM MQ 9.1.0 より前 (Continuous Delivery ユーザーの場合は IBM MQ 9.0.4 より前) に作成されたキュー・マネージャーを使用すると、キュー・マネージャーは開始されません。
- エミュレーション・モードの Advanced Format ディスクではマイグレーションせずにキュー・マネージャーを開始できます。ただし、IBM MQ ログ書き込みが 4k 境界上にないため、キュー・マネージャーのデータ安全性が損なわれます。ログがマイグレーションされると、エミュレーション・モードの Advanced Format ディスクの信頼性が確保されます。
- ご使用のディスクが Advanced Format かどうか分からない場合は、Windows ユーティリティー **fsutil** を使用して確認します。
- ログのマイグレーションが必要な Advanced Format ディスクには、4k ネイティブ・ディスクや 512 バイトのエミュレーション・ディスクなどがあります。
- また、リニア・ロギングから循環ロギングへ、または循環ロギングからリニア・ロギングへ変更するための **migmqlog** を使用してログをマイグレーションし、そのログを Advanced Format ディスクで使用できるようにすることもできます。

関連タスク

555 ページの『[AIX, Linux, and Windows でのログのマイグレーション](#)』

IBM MQ 9.1.0 以降、循環ログをリニア・ログに、またはリニア・ログを循環ログにマイグレーションできます。

このセクションでは、AIX and Linux プラットフォームに関連するマイグレーション・タスクをグループごとにまとめています。

始める前に

IBM WebSphere MQ 7.5 以前から IBM MQ 9.3 にマイグレーションする場合は、最初に暫定バージョンにマイグレーションする必要があります。[移行パス](#)を参照してください。

重要:

- ▶ **Deprecated** IBM MQ Bridge to Salesforce は、2022 年 11 月 22 日以降のすべてのリリースで非推奨になりました ([US Announcement letter 222-341](#) を参照)。
- ▶ **Deprecated** IBM MQ Bridge to blockchain は、2022 年 11 月 22 日以降のすべてのリリースで非推奨になりました ([US Announcement letter 222-341](#) を参照)。Blockchain 接続は、IBM App Connect を使用するか、IBM Cloud Pak for Integration で使用可能な App Connect 機能を使用して実現できます。
- ▶ **V 9.3.2** ▶ **Removed** Continuous Delivery の場合、IBM MQ Bridge to blockchain は IBM MQ 9.3.2 で製品から削除されています。

Linux for x86-64 の場合のみ、IBM MQ Bridge to blockchain が存在するインストール済み環境でマイグレーションを行う場合は、IBM MQ 9.3.2 以降にアップグレードする前にそれを削除する必要があります。

- ▶ **V 9.3.0** IBM MQ 9.3.0 以降、IBM MQ Explorer は IBM MQ インストール・パッケージから削除されました。Linux for x86-64 の場合のみ、IBM MQ インストールの一部として IBM MQ Explorer が存在するインストール済み環境にマイグレーションする場合は、IBM MQ 9.3.0 以降にアップグレードする前に、それを削除する必要があります。

このタスクについて

このトピックでは、最新バージョンの IBM MQ 製品にマイグレーションするため、またはその製品からマイグレーションするために、実行する必要のあるさまざまなステップをリストします。

製品の Continuous Delivery リリースをマイグレーションする場合は、[427 ページ](#)の『異なる Continuous Delivery リリース間のマイグレーション』も参照してください。

複製済みのデータ・キュー・マネージャーをマイグレーションする場合は、[549 ページ](#)の『複製データ・キュー・マネージャーのマイグレーション』の手順に従います。

関連概念

[391 ページ](#)の『マイグレーションの概念と方式』

製品リリース間のマイグレーションについてのさまざまな概念や方式の概要を説明します。

関連タスク

[497 ページ](#)の『IBM i での IBM MQ のマイグレーション』

IBM i に関連付けられている IBM MQ マイグレーション・タスクは、このセクションにまとめられています。

[428 ページ](#)の『Windows 上の IBM MQ のマイグレーション』

このセクションでは、Windows プラットフォームに関連する IBM MQ マイグレーション・タスクをグループごとにまとめています。

[520 ページ](#)の『z/OS 上の IBM MQ のマイグレーション』

このセクションでは、z/OS に関連するマイグレーション・タスクをグループごとにまとめています。

関連資料

[388 ページ](#)の『マイグレーションに影響を与える変更点』

マイグレーションの計画

AIX and Linux で IBM MQ を新しいバージョンにマイグレーションする前に、システム要件情報、およびマイグレーションに影響を与える可能性がある変更に関する情報を確認してから、マイグレーション計画を作成します。

始める前に

マイグレーションについて、理解できない概念がある場合は、[391 ページの『マイグレーションの概念と方式』](#)を参照してください。

IBM WebSphere MQ 7.5 以前から IBM MQ 9.3 にマイグレーションする場合は、最初に暫定バージョンにマイグレーションする必要があります。[移行パス](#)を参照してください。

このタスクについて

マイグレーション計画を作成するガイドとして、以下の手順を使用します。

手順

1. この製品の後のバージョンの IBM MQ システム要件を確認します。

[IBM MQ のシステム要件](#)を参照してください。

2. 旧バージョンと新バージョンの製品を同じサーバー上で実行するかどうか、また、使用するマイグレーション方式を決定します。

一段階マイグレーション、横並びマイグレーション、段階的マイグレーションのいずれかを選択できます。[400 ページの『IBM MQ for Multiplatforms でのマイグレーション方式』](#)を参照してください。

3. 影響がある IBM MQ の変更点すべてについて確認します。

[388 ページの『マイグレーションに影響を与える変更点』](#)を参照してください。

4. パフォーマンスの変化を確認します。

[MQ Performance documents](#)を参照してください。

5. 新しいバージョンの IBM MQ の README ファイルを確認します。

[IBM MQ、WebSphere MQ、および MQ シリーズ 製品の README](#)を参照してください。

6. キュー・マネージャーのマイグレーションの手順およびタイミングを計画します。

- キュー・マネージャーがキュー・マネージャー・クラスターの一部である場合は、完全にポジトリーであるキュー・マネージャーを最初にマイグレーションする必要があります。

- キュー・マネージャーが高可用性クラスターの一部である場合は、ダウン時間を最小化して可用性を最大化するようにマイグレーションを計画してください。[544 ページの『高可用性構成内のキュー・マネージャーの移行』](#)を参照してください。

7. キュー・マネージャーの後のバージョンへのマイグレーションを計画します。

[468 ページの『新しいバージョンへのキュー・マネージャーのマイグレーション \(AIX and Linux\)』](#)を参照してください。

キュー・マネージャー・データのバックアップは、キュー・マネージャーのマイグレーション作業の一環です。新規サーバーをインストールして構成し、新規サーバー上の新しいキュー・マネージャーで後のバージョンをテストする方法もあります。後のバージョンを実動環境とする準備ができたなら、キュー・マネージャーの構成とデータを新規サーバーにコピーします。

8. メッセージやコードに変更を加えて、作成済みの手動または自動のプロシーチャーを更新する計画を立てます。

IBM MQ 9.1 以降では、メッセージの重大度を示す接尾文字 (I、W、E、S または T) が IBM MQ 診断 (AMQ) メッセージに付加されます。重大度を含めずにエラー・コードを検索する既存のスクリプトは失敗します。例えば、AMQ7468 に一致するエラーを検索する既存のスクリプトは失敗します。重大

度の接尾部が追加されたエラー・コード (例えば AMQ7468I) を検索するようにスクリプトを更新する必要があります。詳しくは、[Multiplatforms](#) での [IBM MQ メッセージ](#) を参照してください。

9. 後のバージョンでキュー・マネージャーを実動として使用する前に実行するリグレーション・テストを決定します。リグレーション・テストには、前の手順で対象としたプロシージャおよびアプリケーションを含めてください。
10. IBM MQ MQI client のインストール済み環境を後のバージョンにマイグレーションする計画を立てます。
11. クライアントおよびサーバーのアプリケーションを、後のバージョンの新機能を使用するようにマイグレーションする計画を立てます。
12. マイグレーションに必要なダウンロード可能イメージを決定します。
詳細については、10 ページの『[ダウンロード可能なインストール・イメージの入手先](#)』を参照してください。

Linux

AIX

AIX and Linux でのキュー・マネージャーのマイグレーション

このセクションでは、キュー・マネージャーを後のバージョンの製品にマイグレーションする手順、およびキュー・マネージャーを前のバージョンの製品に復元する手順について詳しく説明しています。

関連タスク

[500 ページの『IBM i でのキュー・マネージャーの最新バージョンへのマイグレーション』](#)

IBM i でキュー・マネージャーを最新の MQ バージョンにマイグレーションするには、以下の手順に従ってください。

[435 ページの『Windows でのキュー・マネージャーのマイグレーション』](#)

このセクションでは、キュー・マネージャーを後のバージョンの製品にマイグレーションする手順、およびキュー・マネージャーを前のバージョンの製品に復元する手順について詳しく説明しています。

[520 ページの『z/OS 上の IBM MQ のマイグレーション』](#)

このセクションでは、z/OS に関連するマイグレーション・タスクをグループごとにまとめています。

Linux

AIX

新しいバージョンへのキュー・マネージャーのマイグレーション (AIX and Linux)

Linux)

AIX and Linux では、以下の手順に従って、前のバージョンのキュー・マネージャーを新しいバージョンの IBM MQ にマイグレーションします。

始める前に

早期サポート・プログラム・コードをサーバーにインストールした場合は、そのインストールで作成されたキュー・マネージャーをすべて削除する必要があります。このコードをアンインストールしてから、実動レベル・コードのインストールに進んでください。

1. 前のバージョンから最新のバージョンの製品にアップグレードするには、キュー・マネージャーの完全なマイグレーションが必要です。マイグレーション計画を作成します。ガイドとして、計画作業、[467 ページの『AIX and Linux での IBM MQ の新しいバージョンへのマイグレーションの計画』](#)を使用します。
2. 新しいバージョンの IBM MQ システム要件を確認します。[IBM MQ のシステム要件](#)を参照してください。
3. 後のバージョンの IBM MQ を前のバージョンの上にインストールする前に、システムをバックアップします。一度キュー・マネージャーを開始すると、前のバージョンに戻すことはできません。システムをリストアする必要がある場合、後のバージョンの IBM MQ によって行われた処理 (メッセージやオブジェクトの変更など) をリカバリーすることはできません。システムのバックアップの詳細については、[IBM MQ キュー・マネージャー・データのバックアップと復元](#)を参照してください。
4. インストールされている他の SupportPac が後のバージョンへ適用可能であるかどうかを調べてください。
5. 複数の IBM MQ インストール済み環境を使用するサーバー上で実行している場合は、インストール済み環境を指定する必要があります。入力するコマンドが正しいインストール済み環境に対して実行されることを確認します。[setmqenv](#)を参照してください。

このタスクについて

コマンドを実行するには、オペレーティング・システムがそのコマンドを IBM MQ インストール済み環境の中で見つける必要があります。一部のコマンドについては、正しいキュー・マネージャーが関連付けられているインストール済み環境から実行する必要があります。IBM MQ は、コマンドを正しいインストール済み環境に切り替えることをしません。**setmqinst** などの他のコマンドについては、最新バージョンの製品がインストールされているどのインストール済み環境からでもコマンドを実行できます。

前のバージョンの製品がインストールされている場合、実行されるコマンドはそのバージョンのコマンドです。ただし、検索パスがローカル設定でオーバーライドされる場合は除きます。検索パスをオーバーライドするには、**setmqenv** を実行します。IBM WebSphere MQ 7.0.1 がインストールされていない場合、コマンドを実行するための正しいパスを設定する必要があります。プライマリー・インストールが設定されている場合に実行されるコマンドは、ローカル検索パスで選択をオーバーライドしない限り、プライマリー・インストールに含まれるコピーです。

手順

1. group mqm にユーザーとしてログインします。
2. IBM MQ インストール済み環境を使用するすべてのアプリケーションを停止します。

Managed File Transfer (MFT) コンポーネントを使用する場合は、すべての MFT エージェントで実行されていたすべてのファイル転送が完了したことを確認してください。エージェントに関連した転送を未完了のまま残さないでください。また、SYSTEM.FTE.STATE キューにメッセージを入れておかないでください。

3. IBM MQ インストール済み環境に関連したすべてのキュー・マネージャーのアクティビティを終了します。

- a) **dspmq** コマンドを実行して、システムのすべてのキュー・マネージャーの状態のリストを表示します。

更新するインストール済み環境から以下のコマンドのいずれかを実行します。

```
dspmq -o installation -o status
dspmq -a
```


dspmq -o installation -o status は、IBM MQ のすべてのインストール済み環境に関連付けられたキュー・マネージャーのインストール済み環境名と状況を表示します。

dspmq -a は、このコマンドを実行するインストール済み環境に関連付けられているアクティブなキュー・マネージャーの状況を表示します。

- b) 以下の例に示すように、MQSC コマンド **DISPLAY LSSTATUS** を使用して、キュー・マネージャーと関連付けられているリスナーの状況のリストを表示します。

```
echo "DISPLAY LSSTATUS(*) STATUS" | runmqsc QmgrName
```

- c) **endmqm** コマンドを実行して、このインストール済み環境と関連付けられた稼働中の各キュー・マネージャーを停止します。



endmqm コマンドは、アプリケーションに対して接続先のキュー・マネージャーが停止することを通知します。[キュー・マネージャーの停止](#)を参照してください。

保守が続行するために、アプリケーションは **endmqm** コマンドに応答して、キュー・マネージャーから切断し、ロードした IBM MQ ライブラリーを解放しなければなりません。そうしない場合、ア

アプリケーションを停止するなど、強制的にアプリケーションに IBM MQ リソースを解放させる別の方法を検討する必要があります。

さらに、インストール済み環境の一部であるクライアント・ライブラリーを使用しているアプリケーションも停止する必要があります。クライアント・アプリケーションは、異なる IBM MQ インストール済み環境を使用している、異なるキュー・マネージャーに接続している可能性があります。現在のインストール済み環境にあるキュー・マネージャーがシャットダウンすることについて、そのアプリケーションは通知を受けません。

インストール済み環境からの IBM MQ 共有ライブラリーをアプリケーションがロードし続けていると、IBM MQ 保守を適用できません。アプリケーションはキュー・マネージャーから切断されても、または強制的に切断されても、IBM MQ 共有ライブラリーをロードしたままの場合があります。

注: 342 ページの『[Linux での複数インスタンスのキュー・マネージャーへの保守レベル・アップデートの適用](#)』では、複数インスタンス・キュー・マネージャーに保守を適用する方法が説明されています。マルチインスタンス・キュー・マネージャーの場合、あるサーバーに保守を適用している間も、別のサーバーで引き続き実行させることが可能です。

d) 以下のコマンドを使用して、キュー・マネージャーに関連付けられたリスナーを停止します。

```
endmqslsr -m QMgrName
```

4. このキュー・マネージャーをバックアップします。

すべてのキュー・マネージャーのデータおよびログ・ファイル・ディレクトリー(すべてのサブディレクトリー、および `qm.ini` ファイルも含む)のコピーを取ります。詳細については、『[IBM MQ キュー・マネージャー・データのバックアップと復元](#)』を参照してください。


5. root としてログインします。


6. オプション: 一段階マイグレーションを行う場合 `or later-->`、必要に応じて現行バージョンをアンインストールします。

このステップを実行するのは、一段階マイグレーションを行う場合のみであることに注意してください。471 ページの『[AIX and Linux でのマイグレーション: 一段階](#)』を参照してください。

7. 後のバージョンの製品をインストールします。

以下のトピックの中から、社内で使用しているプラットフォームに該当するものを参照してください。

 44 ページの『[AIX への IBM MQ サーバーのインストール](#)』。

 118 ページの『[rpm コマンドを使用した最初の IBM MQ インストールの Linux へのインストール](#)』。

8. キュー・マネージャーを新しい IBM MQ インストール済み環境に移動します。

このステップを実行する必要があるのは、現行バージョンの製品をアンインストールしていない場合のみです。

詳細については、474 ページの『[AIX and Linux でのマイグレーション: 横並び](#)』または 477 ページの『[AIX and Linux でのマイグレーション: 段階的](#)』を参照してください。

9. キュー・マネージャーを始動します。

```
strmqm QmgrName
```

マイグレーションの後に初めてキュー・マネージャーを開始するとき、以下のようになります。

- 既存のオブジェクトの新しい属性は、それぞれのデフォルト値に設定されます。
- 新しいデフォルトのオブジェクトが作成されます。
- キュー・マネージャーのデータがマイグレーションされます。

重要: デフォルトのシステム・オブジェクトを明示的にリセットまたは再作成する場合を除いて、`-c` オプションを使用してキュー・マネージャーを開始しないでください。

リスナーを開始する前に、IBM MQ を開始する必要があります。

Linux → AIX AIX and Linux でのマイグレーション: 一段階

一段階マイグレーションとは、サーバー上の唯一の IBM MQ インストール済み環境を、新しいリリースで置き換えることを表す用語です。一段階マイグレーションは、インプレースでのアップグレードまたはインプレース・アップグレードとも呼ばれます。一段階マイグレーションでは、IBM MQ を実行するための既存のスクリプトとプロシージャーのほとんどが保持されます。他のマイグレーション・シナリオでは、一部のスクリプトとプロシージャーを変更する可能性もありますが、キュー・マネージャーのマイグレーションがユーザーに与える影響を軽減させることができます。

始める前に





重要: IBM MQ 9.0 以降、追加の CCSID 情報を提供するために以前のバージョンの製品で使用されていた既存の `ccsid.tbl` ファイルの代わりに、`ccsid_part2.tbl` ファイルが使用されます。

`ccsid_part2.tbl` ファイルは `ccsid.tbl` ファイルより優先され、次の意味を持ちます:

- CCSID 項目の追加や変更が可能になります
- デフォルトのデータ変換を指定します
- さまざまなコマンド・レベルのデータを指定します

`ccsid_part2.tbl` は、以下のプラットフォームにのみ適用されます。

-  Linux - すべてのバージョン
-  Windows

独自の CCSID 情報を既存の `ccsid.tbl` ファイルに追加した場合、カスタマイズする際に新しいフォーマットを利用するには、この情報を新しい `ccsid_part2.tbl` ファイルにコピーする必要があります。

IBM MQ の既存のバージョンが引き続き機能するように、必要な情報を移動するのではなく、その情報をコピーします。

このタスクについて

一段階マイグレーション・シナリオでは、前のバージョンの製品のインストール済み環境が後のバージョンに置き換わり、インストール・ロケーションは同じになります。

一段階マイグレーションの利点は、前のバージョンのキュー・マネージャーの構成の変更が最小限になることです。既存のアプリケーションは、前のバージョンのライブラリーのロードから後のバージョンのライブラリーのロードに自動的に切り替えます。キュー・マネージャーは後のバージョンのインストール済み環境に自動的に関連付けられます。インストール済み環境をプライマリー・インストールとして設定することで、管理スクリプトおよびプロシージャーへの影響が最小限になります。新しいバージョンのインストールをプライマリー・インストールに設定する場合、`strmqm` のようなコマンドは、コマンドへの明示的なパスを指定せずに動作します。



前のバージョンがアンインストールされたシステム上で、キュー・マネージャーを後のバージョンの製品にマイグレーションすることもできます。この場合、キュー・マネージャーのデータは保持しておくか、またはバックアップからリストアする必要があります。

手順

1. ローカル IBM MQ アプリケーションを停止します。
2. すべてのキュー・マネージャーとリスナーを停止します。
3. 前のバージョンの IBM MQ から、インストール済みのフィックスパックをすべてアンインストールします。


4. 前のバージョンの製品を同じインストール・ディレクトリーで後のバージョンにアップグレードします。

- 同じロケーションにインストールする理由は、アプリケーションのマイグレーションを単純化するためです。インストール・ロケーションを変更すると、アプリケーション検索パスから IBM MQ ライブラリーを削除しなければならない場合もあります。アプリケーション検索パスをマイグレーションするには、アプリケーション環境の変更、または比較的まれなことですが、アプリケーション自体の変更が必要です。

-   デフォルトのインストール・パスは、AIX and Linux の IBM MQ ビルド・スクリプトでロード・パスとして指定されます。後のバージョンのインストール後、後のバージョンの IBM MQ のロード・ライブラリーは、前のバージョンのライブラリーと同じロケーションにあります。前のバージョンの製品資料に記載されている例に従ってアプリケーションを作成した場合、アプリケーションは後のバージョンの正しいライブラリーをロードします。

- a) インストールの命名規則を決定します。インストール先に任意の名前を指定するか、デフォルトのインストール名を受け入れます。





最初のインストールの場合、デフォルト名は *Installation1* になります。以後、2 番目のインストールの名前は *Installation2* のように、番号が 1 つずつ増えていきます。


 AIX では、インストール名を設定するオプションがなく、デフォルトで *Installation1* が設定されます。

- b) 前のバージョンの製品をその場所で後のバージョンにアップグレードするか、あるいはキュー・マネージャーを削除せずに前のバージョンをアンインストールして、同じデフォルト・ロケーションに後のバージョンをインストールします。


以前のバージョンの製品をアンインストールする必要があるかどうかは、オペレーティング・システムによって異なります。

次のプラットフォームでは、前のバージョンの製品をアンインストールする必要はありません。

-  AIX
-  IBM i (プロセスはスリップ・インストールと呼ばれます)
-   Linux (アップグレード元のバージョンが IBM MQ 9.2.0 以降であり、以前のバージョン用のフィックスパックがインストールされていない場合)。つまり、`version.release.modification.fixpack (V.R.M.F)` リリース ID のフィックスパック番号が 0 である場合。

 以前のバージョンから `mqm.xr.clients` および `mqm.txclient.rte` ファイル・セットがインストールされている場合は、これらのファイル・セットを以前のバージョンからアンインストールする必要があります。

以下のプラットフォームでは、前のバージョンの製品をアンインストールする必要があります。

-  Linux。アップグレード先のバージョンが IBM MQ 9.2.1 より前の場合。

5. オプション: 後のバージョンのインストール済み環境をプライマリー・インストールにします。

- a) **setmqinst** コマンドを実行します。

```
Inst_1_INSTALLATION_PATH/bin/setmqinst -i -n Inst_1
```

- IBM MQ コマンドを実行するための検索パスを指定する必要を省くために、インストール済み環境をプライマリー・インストールとして設定します。
- プライマリー・インストールが存在する場合は、`/usr/lib` 内の IBM MQ ライブラリーを検出する AIX and Linux アプリケーションが、`/usr/lib/32` 内のライブラリーへのシンボリック・リンクを検出します。⁴`/usr/lib/32` は通常、デフォルトの検索パスにあります。また、AIX and Linux の IBM MQ ビルド・スクリプトでロード・パスとしても指定されます。

- アプリケーションを `/usr/lib` のみにリンクするだけで十分です。後のバージョンの製品がプライマリー・インストールとしてサーバー上に定義されていれば、アプリケーションは、そのサーバー上の任意のインストール済み環境に関連付けられている任意のキュー・マネージャーに接続できます。IBM MQ は、アプリケーションに適切なライブラリーをロードします。
6. キュー・マネージャーおよびアプリケーションを開始します。
- a) オプション: **setmqm** コマンドを実行して、キュー・マネージャーを `Inst_1` に関連付けます。

```
setmqm -m QM1 -n Inst_1
setmqm -m QM2 -n Inst_1
```

注: 製品のいずれかのリリース間でマイグレーションする場合は、**setmqm** を使用して、キュー・マネージャーを新規インストール済み環境に手動で関連付ける必要があります。

- b) **strmqm** コマンドを実行してキュー・マネージャーを始動し、後のバージョンの製品にマイグレーションします。

```
strmqm QM1
strmqm QM2
```

この時点でキュー・マネージャーのデータがマイグレーションされ、旧リリースには戻せなくなります。

- アプリケーションがキュー・マネージャーに接続すると、オペレーティング・システムは、IBM MQ ライブラリーをロードするためのロード・パスを検索します。ライブラリーには、キュー・マネージャーがインストール済み環境に関連付けられていることを検査するコードが含まれています。キュー・マネージャーが異なるインストール済み環境に関連付けられている場合、IBM MQ は、キュー・マネージャーが関連付けられているインストール済み環境に適切な IBM MQ ライブラリーをロードします。

次のタスク

最新バージョンまたは他のバージョンの IBM MQ がインストールされているシステムに前のバージョンの製品を再インストールすることはできません。

関連概念

[15 ページの『AIX, Linux, and Windows でのインストール名』](#)

AIX, Linux, and Windows 上の IBM MQ の各インストールには、インストール名と呼ばれる固有 ID があります。インストール名は、キュー・マネージャーや構成ファイルなどをインストールに関連付けるために使用されます。

[411 ページの『バージョン 7.1 でのキュー・マネージャーの共存』](#)

複数のキュー・マネージャーは、名前が別であれば、同じ IBM MQ インストール済み環境を使用している限り、どのサーバー上でも共存することができます。z/OS、AIX, Linux, and Windows では、異なる複数のキュー・マネージャーを同じサーバー上で共存させ、異なるインストール済み環境と関連付けることができます。

[414 ページの『AIX, Linux, and Windows での複数インストール済み環境のキュー・マネージャーの共存』](#)

IBM MQ for AIX, Linux, and Windows の複数のコピーを同じサーバーにインストールできます。これらの IBM MQ コピーは、同じバージョン・レベルでも異なるバージョン・レベルでもかまいません。これは、複数インストールと呼ばれます。複数インストール済み環境は、ある IBM MQ バージョンから新しいバージョンにアップグレードする場合に特に役立ちます。これにより、前のバージョンを後のバージョンと一緒に実行できるようになります。

関連タスク

[AIX and Linux でのマイグレーション: 横並び](#)

[AIX and Linux でのマイグレーション: 段階的](#)

[430 ページの『Windows での IBM MQ の新しいバージョンへのマイグレーションの計画』](#)

⁴ 64 ビット・アプリケーションを対象とした `/usr/lib`。

468 ページの『新しいバージョンへのキュー・マネージャーのマイグレーション (AIX and Linux)』

AIX and Linux では、以下の手順に従って、前のバージョンのキュー・マネージャーを新しいバージョンの IBM MQ にマイグレーションします。

435 ページの『新しいバージョンへのキュー・マネージャーのマイグレーション (Windows)』

Windows プラットフォームでは、以下の手順に従って、前のバージョンのキュー・マネージャーを新しいバージョンの IBM MQ にマイグレーションします。

44 ページの『AIX への IBM MQ サーバーのインストール』

対話式またはサイレント方式のいずれかで IBM MQ サーバーを AIX にインストールできます。

118 ページの『rpm コマンドを使用した最初の IBM MQ インストールの Linux へのインストール』

rpm を使用して、IBM MQ サーバーを 64 ビット Linux システムにインストールできます。このトピックの説明は、Linux システムへの IBM MQ の最初のインストールを対象としています。

キュー・マネージャーとインストールの関連付け

プライマリー・インストールの変更

486 ページの『AIX and Linux での IBM MQ ライブラリー・ロードの新しいバージョンへのマイグレーション』

AIX and Linux では、一段階のシナリオを基に前のバージョンの製品を新しいバージョンに置き換えて前のバージョンの製品から新しいバージョンにアップグレードした場合、通常、IBM MQ ライブラリーのロード方法を変更する必要はありません。しかし、後のバージョンの製品の複数のインストール済み環境を利用することにした場合は、横並びまたは段階的マイグレーション・シナリオに基づき、後のバージョンの IBM MQ ライブラリーをロードするオペレーティング・システム用に、ランタイム環境を個別に構成する必要があります。

454 ページの『Windows での IBM MQ ライブラリー・ロードの新しいバージョンへのマイグレーション』

Windows では、一段階のシナリオを基に前のバージョンの製品を新しいバージョンに置き換えて前のバージョンの製品から新しいバージョンにアップグレードした場合、通常、IBM MQ ライブラリーのロード方法を変更する必要はありません。しかし、後のバージョンの製品の複数のインストール済み環境を利用することにした場合は、横並びまたは段階的マイグレーション・シナリオに基づき、後のバージョンの IBM MQ ライブラリーをロードするオペレーティング・システム用に、ランタイム環境を個別に構成する必要があります。

関連資料

[setmqenv](#)

[setmqinst](#)

[setmqm](#)

Linux

AIX

AIX and Linux でのマイグレーション: 横並び

横並びマイグレーションとは、IBM MQ の後のバージョンを、前のバージョンと併せて同じサーバー上にインストールすることを表す用語です。IBM MQ の後のバージョンをインストールおよび確認する間、キュー・マネージャーは実行中の状態を維持します。IBM MQ の前のバージョンとの関連付けは、維持されます。キュー・マネージャーを後のバージョンの IBM MQ にマイグレーションすることを決定したら、すべてのキュー・マネージャーを停止し、前のバージョンをアンインストールし、すべてのキュー・マネージャーを後のバージョンの IBM MQ にマイグレーションします。

始める前に



重要: IBM MQ 9.0 以降、追加の CCSID 情報を提供するために以前のバージョンの製品で使用されていた既存の `ccsid.tbl` ファイルの代わりに、`ccsid_part2.tbl` ファイルが使用されます。

`ccsid_part2.tbl` ファイルは `ccsid.tbl` ファイルより優先され、次の意味を持ちます:

- CCSID 項目の追加や変更が可能になります
- デフォルトのデータ変換を指定します
- さまざまなコマンド・レベルのデータを指定します

`ccsid_part2.tbl` は、以下のプラットフォームにのみ適用されます。

- **Linux** Linux - すべてのバージョン

- **Windows** Windows

独自の CCSID 情報を既存の `ccsid.tbl` ファイルに追加した場合、カスタマイズする際に新しいフォーマットを利用するには、この情報を新しい `ccsid_part2.tbl` ファイルにコピーする必要があります。

IBM MQ の既存のバージョンが引き続き機能するように、必要な情報を移動するのではなく、その情報をコピーします。

このタスクについて

横並びマイグレーション・シナリオでは、キュー・マネージャーに前のバージョンの製品のインストール環境がまだ関連付けられている状態で、新しいバージョンの IBM MQ をインストールします。

キュー・マネージャーとアプリケーションを後のバージョンにマイグレーションする準備ができれば、以下の作業を行います。

1. すべてのキュー・マネージャーを停止します。
2. 前のバージョンの製品をアンインストールします。
3. すべてのキュー・マネージャーとアプリケーションを後のバージョンにマイグレーションします。

手順

1. 前のバージョンとは異なるインストール・ディレクトリーに後のバージョンをインストールします。
 - a) インストールの命名規則を決定します。インストール先に任意の名前を指定するか、デフォルトのインストール名を受け入れます。

最初のインストールの場合、デフォルト名は *Installation1* になります。以後、2 番目のインストールの名前は *Installation2* のように、番号が 1 つずつ増えていきます。

AIX AIX では、インストール名を設定するオプションがなく、デフォルトで *Installation1* が設定されます。

- b) インストールを検査します。

インストール検査手順および独自のテストを実行します。
2. 前のバージョンの製品をアンインストールします。

前の製品をアンインストールするときは、サーバー上で IBM MQ ライブラリーをロードしたすべてのキュー・マネージャーとアプリケーションを停止する必要があります。そのため、前のバージョンの製品のアンインストールは、都合の良い保守時間帯になるまで延期することもできます。前のバージョンの製品がサーバーにインストールされていない場合は、アンインストールまたは更新するインストール済み環境からライブラリーをロードしたキュー・マネージャーとアプリケーションを停止するだけで十分です。他のインストール済み環境に関連付けられているアプリケーションおよびキュー・マネージャーを停止する必要はありません。

 - a) サーバー上で IBM MQ ライブラリーをロードしたすべてのアプリケーションを停止します。
 - b) サーバー上のキュー・マネージャーおよびリスナーを停止します。
 - c) 前のバージョンの製品をアンインストールします。
 - すべてのローカル IBM MQ アプリケーションを停止します。
 - この時点ですべてのキュー・マネージャーを停止する必要はありません。
 3. 後のバージョンのインストール済み環境をプライマリー・インストールにします。
 - a) **setmqinst** コマンドを実行します。

```
Inst_1_INSTALLATION_PATH/bin/setmqinst -i -n Inst_1
```

- IBM MQ コマンドを実行するための検索パスを指定するのを省くために、インストール済み環境をプライマリー・インストールとして設定します。

- プライマリー・インストールが存在する場合は、`/usr/lib`内の IBM MQ ライブラリーを検出する AIX and Linux アプリケーションが、`/usr/lib/32`内のライブラリーへのシンボリック・リンクを検出します。⁵`/usr/lib/32`は通常、デフォルトの検索パスにあります。また、AIX and Linux の IBM MQ ビルド・スクリプトでロード・パスとしても指定されます。
- アプリケーションを `/usr/lib` のみにリンクするだけで十分です。後のバージョンの製品がプライマリー・インストールとしてサーバー上に定義されていれば、アプリケーションは、そのサーバー上の任意のインストール済み環境に関連付けられている任意のキュー・マネージャーに接続できます。IBM MQ は、アプリケーションに適切なライブラリーをロードします。

`dspmajnst` コマンドを使用して *Installation name* を検出するか、デフォルト値 *Installation 1* を使用します。

これを行うと、IBM MQ コマンドで検索パスを指定する必要がなくなります。

4. キュー・マネージャーおよびアプリケーションを開始します。

- アプリケーションがキュー・マネージャーに接続すると、オペレーティング・システムは、IBM MQ ライブラリーをロードするためのロード・パスを検索します。ライブラリーには、キュー・マネージャーがインストール済み環境に関連付けられていることを検査するコードが含まれています。キュー・マネージャーが異なるインストール済み環境に関連付けられている場合、IBM MQ は、キュー・マネージャーが関連付けられているインストール済み環境に適切な IBM MQ ライブラリーをロードします。

このプロセス中に、キュー・マネージャー QM1 をアップグレードしている間はキュー・マネージャー QM2 を引き続き使用し、QM2 をアップグレードしている間はキュー・マネージャー QM1 を使用します。

新しいインストール済み環境に関連付けるために、それぞれのキュー・マネージャーを停止する必要があります。ご注意ください。

次のタスク

最新バージョンまたは他のバージョンの IBM MQ がインストールされているシステムに前のバージョンの製品を再インストールすることはできません。

関連タスク

AIX and Linux でのマイグレーション: 一段階

一段階マイグレーションとは、サーバー上の唯一の IBM MQ インストール済み環境を、新しいリリースで置き換えることを表す用語です。一段階マイグレーションは、インプレースでのアップグレードまたはインプレース・アップグレードとも呼ばれます。一段階マイグレーションでは、IBM MQ を実行するための既存のスクリプトとプロシージャーのほとんどが保持されます。他のマイグレーション・シナリオでは、一部のスクリプトとプロシージャーを変更する可能性もありますが、キュー・マネージャーのマイグレーションがユーザーに与える影響を軽減させることができます。

AIX and Linux でのマイグレーション: 段階的

[430 ページの『Windows での IBM MQ の新しいバージョンへのマイグレーションの計画』](#)

[44 ページの『AIX への IBM MQ サーバーのインストール』](#)

対話式またはサイレント方式のいずれかで IBM MQ サーバーを AIX にインストールできます。

[62 ページの『AIX での IBM MQ のアンインストールまたは変更』](#)

AIX では、System Management Interface Tool (SMIT) または **installp** コマンドを使用して、IBM MQ サーバーまたはクライアントをアンインストールできます。ファイル・セットのサブセットをアンインストールすることにより、インストールを変更することもできます。

[118 ページの『rpm コマンドを使用した最初の IBM MQ インストールの Linux へのインストール』](#)

rpm を使用して、IBM MQ サーバーを 64 ビット Linux システムにインストールできます。このトピックの説明は、Linux システムへの IBM MQ の最初のインストールを対象としています。

[159 ページの『rpm を使用した Linux での IBM MQ のアンインストールまたは変更』](#)

⁵ 64 ビット・アプリケーションを対象とした `/usr/lib`。

Linux では、**rpm** コマンドを使用して IBM MQ サーバーまたはクライアントをアンインストールできます。システムに現在インストールされている選択済みパッケージ (コンポーネント) を削除することにより、インストールを変更することもできます。

[キュー・マネージャーとインストールの関連付け](#)

[プライマリー・インストールの変更](#)

[15 ページの『AIX, Linux, and Windows でのインストール名』](#)

AIX, Linux, and Windows 上の IBM MQ の各インストールには、インストール名と呼ばれる固有 ID があります。インストール名は、キュー・マネージャーや構成ファイルなどをインストールに関連付けるために使用されます。

[411 ページの『バージョン 7.1 でのキュー・マネージャーの共存』](#)

複数のキュー・マネージャーは、名前が別であれば、同じ IBM MQ インストール済み環境を使用している限り、どのサーバー上でも共存することができます。z/OS、AIX、Linux、and Windows では、異なる複数のキュー・マネージャーを同じサーバー上で共存させ、異なるインストール済み環境と関連付けることができます。

[486 ページの『AIX and Linux での IBM MQ ライブラリー・ロードの新しいバージョンへのマイグレーション』](#)

AIX and Linux では、一段階のシナリオを基に前のバージョンの製品を新しいバージョンに置き換えて前のバージョンの製品から新しいバージョンにアップグレードした場合、通常、IBM MQ ライブラリーのロード方法を変更する必要はありません。しかし、後のバージョンの製品の複数のインストール済み環境を利用することにした場合は、横並びまたは段階的マイグレーション・シナリオに基づき、後のバージョンの IBM MQ ライブラリーをロードするオペレーティング・システム用に、ランタイム環境を個別に構成する必要があります。

[454 ページの『Windows での IBM MQ ライブラリー・ロードの新しいバージョンへのマイグレーション』](#)

Windows では、一段階のシナリオを基に前のバージョンの製品を新しいバージョンに置き換えて前のバージョンの製品から新しいバージョンにアップグレードした場合、通常、IBM MQ ライブラリーのロード方法を変更する必要はありません。しかし、後のバージョンの製品の複数のインストール済み環境を利用することにした場合は、横並びまたは段階的マイグレーション・シナリオに基づき、後のバージョンの IBM MQ ライブラリーをロードするオペレーティング・システム用に、ランタイム環境を個別に構成する必要があります。

[414 ページの『AIX, Linux, and Windows での複数インストール済み環境のキュー・マネージャーの共存』](#)

IBM MQ for AIX, Linux, and Windows の複数のコピーを同じサーバーにインストールできます。これらの IBM MQ コピーは、同じバージョン・レベルでも異なるバージョン・レベルでもかまいません。これは、複数インストールと呼ばれます。複数インストール済み環境は、ある IBM MQ バージョンから新しいバージョンにアップグレードする場合に特に役立ちます。これにより、前のバージョンを後のバージョンと一緒に実行できるようになります。

`setmqenv`

`setmqinst`

`setmqm`

Linux **AIX** **AIX and Linux でのマイグレーション: 段階的**

段階的マイグレーションとは、IBM MQ の後のバージョンを、前のバージョンと併せて同じサーバー上で実行することを表す用語です。前のバージョンと共存する形で新しいバージョンをインストールした後、新しいキュー・マネージャーを作成して新しいバージョンのインストール環境を検証し、新しいアプリケーションを開発できます。それと同時に、キュー・マネージャーとそれに関連付けられたアプリケーションを前のバージョンから後のバージョンにマイグレーションできます。キュー・マネージャーとアプリケーションを1つずつマイグレーションすることにより、マイグレーションを管理するスタッフのピーク作業負荷を軽減することができます。

始める前に





重要: IBM MQ 9.0 以降、追加の CCSID 情報を提供するために以前のバージョンの製品で使用されていた既存の `ccsid.tbl` ファイルの代わりに、`ccsid_part2.tbl` ファイルが使用されます。

`ccsid_part2.tbl` ファイルは `ccsid.tbl` ファイルより優先され、次の意味を持ちます:

- CCSID 項目の追加や変更が可能になります
- デフォルトのデータ変換を指定します
- さまざまなコマンド・レベルのデータを指定します

ccsid_part2.tbl は、以下のプラットフォームにのみ適用されます。

-  Linux - すべてのバージョン
-  Windows

独自の CCSID 情報を既存の ccsid.tbl ファイルに追加した場合、カスタマイズする際に新しいフォーマットを利用するには、この情報を新しい ccsid_part2.tbl ファイルにコピーする必要があります。

IBM MQ の既存のバージョンが引き続き機能するように、必要な情報を移動するのではなく、その情報をコピーします。

注: トランザクション・モードで IBM MQ.NET モニターを実行している場合は、接続先のキュー・マネージャーがプライマリー・インストールである必要があります。


このタスクについて

段階的マイグレーション・シナリオでは、後のバージョンの製品を、前のバージョンに関連付けられたまま実行中のキュー・マネージャーと共存するようにインストールします。後のバージョンのインストール済み環境を使用して、キュー・マネージャーを作成し、新規アプリケーションを実行できます。前のバージョンのキュー・マネージャーとアプリケーションのマイグレーションを始める準備ができたなら、マイグレーションを1つずつ行えます。後のバージョンへのマイグレーションが完了したら、前のバージョンをアンインストールし、後のバージョンのインストール済み環境をプライマリー・インストールにします。

段階的手法では、前のバージョンをアンインストールするまでに、後のバージョンのキュー・マネージャーに接続するアプリケーションを実行するように環境を構成する必要があります。また、IBM MQ コマンドを実行するためのパスを指定する必要があります。これらのタスクは両方とも、**setmqenv** コマンドを使用して実行します。

注: 前のバージョンをアンインストールし、後のバージョンをプライマリー・インストールとして設定したら、ほとんどの場合は、アプリケーションを実行するために **setmqenv** コマンドを実行する必要はありません。プライマリーではないインストール済み環境に関連付けられたキュー・マネージャーに接続するコマンドの場合は、引き続き **setmqenv** を実行して環境を設定する必要があります。

手順

1. 前のバージョンとは異なるインストール・ディレクトリーに後のバージョンをインストールし、そのインストール済み環境を検査します。
 - a) インストールの命名規則を決定します。インストール先に任意の名前を指定するか、デフォルトのインストール名を受け入れます。
最初のインストールの場合、デフォルト名は *Installation1* になります。以後、2 番目のインストールの名前は *Installation2* のように、番号が1つずつ増えていきます。
 AIX では、インストール名を設定するオプションがなく、デフォルトで *Installation1* が設定されます。
 - b) インストールを検査します。
インストール検査手順および独自のテストを実行します。
 - アプリケーションを前のバージョンからマイグレーションする前に、後のバージョンを実行する新しいキュー・マネージャーを作成し、新規アプリケーションの開発を開始することもできます。
2. 後のバージョンの製品のライブラリーをアプリケーションがロードするようにオペレーティング・システムを構成します。
 - a) キュー・マネージャーを1つずつマイグレーションします。

後のバージョンの製品のライブラリーをロードする最初のアプリケーション・セットは、マイグレーションする第1のキュー・マネージャーに接続するアプリケーションです。

これらのアプリケーションが、サーバー上の他のキュー・マネージャーにも接続するかどうかは関係ありません。アプリケーションが後のバージョンのライブラリーをロードする場合、IBM MQは前のバージョンに接続するアプリケーションにはそのバージョンのライブラリーを自動的にロードします。

すべてのアプリケーションのオペレーティング・システム環境をマイグレーションすることも、または最初にマイグレーションするキュー・マネージャーに接続するアプリケーションのみをマイグレーションすることもできます。

b) IBM MQ MQI client アプリケーションをマイグレーションします。

アプリケーションの一部は、別のワークステーションでは IBM MQ MQI client アプリケーションとして実行される場合があります。キュー・マネージャーをマイグレーションしても、そのキュー・マネージャーに接続されたクライアントは、後のバージョンのクライアント・ライブラリーをロードすることなく稼働し続けます。

これらのクライアントは、後で必要に応じてマイグレーションできます。

重要: 前のバージョンのライブラリーを使用している IBM MQ MQI client ・アプリケーションがサーバー上にある場合は、前のバージョンをアンインストールする前に、後のバージョンの製品を使用するように最終的にはクライアントをマイグレーションする必要があります。

3. 次のようにして、後のバージョン用の新しいライブラリーをロードするようアプリケーションをマイグレーションします。

- **setmqenv** を実行して、IBM MQ ライブラリーの検索先ローカル・パスを変更します。
- IBM MQ ライブラリーの検索先グローバル・サーチ・パスを変更します。
- アプリケーションを追加ランタイム・ロード・パスに再リンクします。

オペレーティング・システムの資料でグローバル・サーチ・パスを変更する方法を調べるか、アプリケーション・ロード・モジュールに所定のランタイム・ロード・パスを組み込みます。

以下のように、**-s** オプションを使用して **setmqenv** を実行します。

```
.Inst_1_INSTALLATION_PATH/bin/setmqenv -s -k
```

-s オプションは、**setmqenv** コマンドを実行するインストール済み環境をセットアップします。

-k オプションは、IBM MQ ロード・ライブラリーへのパスを LD_LIBRARY_PATH 環境変数の先頭に挿入し、その変数をローカル環境に追加します。415 ページの『IBM MQ ライブラリーのロード』を参照してください。

注: AIX では、先頭の "." がクリティカルです。ドットとその後続くスペースは、コマンド・シェルに同じコマンド・シェルで **setmqenv** を実行し、**setmqenv** で設定された環境を継承するように指示します。

4. キュー・マネージャーとそれに接続されたアプリケーションを再始動します。

a) インストール Inst_1 のローカル環境をセットアップします。

```
.Inst_1_INSTALLATION_PATH/bin/setmqenv -s
```

-s オプションは、**setmqenv** コマンドを実行するインストール済み環境をセットアップします。

b) **setmqm** コマンドを実行して、QM1 を Inst_1 に関連付けます。

```
setmqm -m QM1 -n Inst_1  
setmqm -m QM2 -n Inst_1
```

c) **strmqm** コマンドを実行して QM1 を始動し、後のバージョンにマイグレーションします。

```
stirmqm QM1
stirmqm QM2
```

d) アプリケーション 1 を再始動します。

アプリケーションが最新バージョンのライブラリーをロードし、後のバージョンの製品に関連付けられた QM1 に接続します。

5. すべてのキュー・マネージャーとアプリケーションを後のバージョンにマイグレーションします。

すべてのキュー・マネージャーおよびアプリケーションが後のバージョンの製品にマイグレーションされるまで、必要に応じてステップ 478 ページの『2』と 479 ページの『4』を繰り返します。

6. 前のバージョンの製品をアンインストールします。

前の製品をアンインストールするときは、サーバー上で IBM MQ ライブラリーをロードしたすべてのキュー・マネージャーとアプリケーションを停止する必要があります。そのため、前のバージョンの製品のアンインストールは、都合の良い保守時間帯になるまで延期することもできます。前のバージョンの製品がサーバーにインストールされていない場合は、アンインストールまたは更新するインストール済み環境からライブラリーをロードしたキュー・マネージャーとアプリケーションを停止するだけで十分です。他のインストール済み環境に関連付けられているアプリケーションおよびキュー・マネージャーを停止する必要はありません。

a) サーバー上で IBM MQ ライブラリーをロードしたすべてのアプリケーションを停止します。

b) サーバー上のキュー・マネージャーおよびリスナーを停止します。

c) 前のバージョンの製品をアンインストールします。

- すべてのローカル IBM MQ アプリケーションを停止します。
- この時点ですべてのキュー・マネージャーを停止する必要はありません。

7. Inst_1 をプライマリー・インストールにします。

a) **setmqinst** コマンドを実行します。

```
Inst_1_INSTALLATION_PATH/bin/setmqinst -i -n Inst_1
```

- プライマリー・インストールから IBM MQ コマンドを実行する場合、検索パスをセットアップする必要はありません。
- AIX and Linux 上で後のバージョンの製品のインストール済み環境をプライマリーとして設定したら、ほとんどの場合は LD_LIBRARY_PATH をセットアップする必要はありません。LD_LIBRARY_PATH を設定するには、**setmqenv** の呼び出しを除去します。

次のタスク

最新バージョンまたは他のバージョンの IBM MQ がインストールされているシステムに前のバージョンの製品を再インストールすることはできません。

前のバージョンの製品をアンインストールし、後のインストール済み環境をプライマリーにしたので、アプリケーション・ランタイム環境の設定方法を検討することができます。後のバージョンのライブラリーをロードするために **setmqenv** を実行して検索パスをセットアップする必要がなくなりました。後のバージョンの製品のインストール済み環境が 1 つだけ存在する場合は、コマンドを実行するために **setmqenv** を実行する必要はありません。

関連概念

[15 ページの『AIX, Linux, and Windows でのインストール名』](#)

AIX, Linux, and Windows 上の IBM MQ の各インストールには、インストール名と呼ばれる固有 ID があります。インストール名は、キュー・マネージャーや構成ファイルなどをインストールに関連付けるために使用されます。

[411 ページの『バージョン 7.1 でのキュー・マネージャーの共存』](#)

複数のキュー・マネージャーは、名前が別であれば、同じ IBM MQ インストール済み環境を使用している限り、どのサーバー上でも共存することができます。z/OS、AIX, Linux, and Windows では、異なる複数の

キュー・マネージャーを同じサーバー上で共存させ、異なるインストール済み環境と関連付けることができます。

[414 ページの『AIX, Linux, and Windows での複数インストール済み環境のキュー・マネージャーの共存』](#)
IBM MQ for AIX, Linux, and Windows の複数のコピーを同じサーバーにインストールできます。これらの IBM MQ コピーは、同じバージョン・レベルでも異なるバージョン・レベルでもかまいません。これは、複数インストールと呼ばれます。複数インストール済み環境は、ある IBM MQ バージョンから新しいバージョンにアップグレードする場合に特に役立ちます。これにより、前のバージョンを後のバージョンと一緒に実行できるようになります。

関連タスク

[AIX and Linux でのマイグレーション: 一段階](#)

一段階マイグレーションとは、サーバー上の唯一の IBM MQ インストール済み環境を、新しいリリースで置き換えることを表す用語です。一段階マイグレーションは、インプレースでのアップグレードまたはインプレース・アップグレードとも呼ばれます。一段階マイグレーションでは、IBM MQ を実行するための既存のスクリプトとプロシージャのほとんどが保持されます。他のマイグレーション・シナリオでは、一部のスクリプトとプロシージャを変更する可能性もありますが、キュー・マネージャーのマイグレーションがユーザーに与える影響を軽減させることができます。

[AIX and Linux でのマイグレーション: 横並び](#)

[430 ページの『Windows での IBM MQ の新しいバージョンへのマイグレーションの計画』](#)

[44 ページの『AIX への IBM MQ サーバーのインストール』](#)

対話式またはサイレント方式のいずれかで IBM MQ サーバーを AIX にインストールできます。

[118 ページの『rpm コマンドを使用した最初の IBM MQ インストールの Linux へのインストール』](#)

rpm を使用して、IBM MQ サーバーを 64 ビット Linux システムにインストールできます。このトピックの説明は、Linux システムへの IBM MQ の最初のインストールを対象としています。

[キュー・マネージャーとインストールの関連付け](#)

[プライマリー・インストールの変更](#)

[486 ページの『AIX and Linux での IBM MQ ライブラリー・ロードの新しいバージョンへのマイグレーション』](#)

AIX and Linux では、一段階のシナリオを基に前のバージョンの製品を新しいバージョンに置き換えて前のバージョンの製品から新しいバージョンにアップグレードした場合、通常、IBM MQ ライブラリーのロード方法を変更する必要はありません。しかし、後のバージョンの製品の複数のインストール済み環境を利用することにした場合は、横並びまたは段階的マイグレーション・シナリオに基づき、後のバージョンの IBM MQ ライブラリーをロードするオペレーティング・システム用に、ランタイム環境を個別に構成する必要があります。

[454 ページの『Windows での IBM MQ ライブラリー・ロードの新しいバージョンへのマイグレーション』](#)

Windows では、一段階のシナリオを基に前のバージョンの製品を新しいバージョンに置き換えて前のバージョンの製品から新しいバージョンにアップグレードした場合、通常、IBM MQ ライブラリーのロード方法を変更する必要はありません。しかし、後のバージョンの製品の複数のインストール済み環境を利用することにした場合は、横並びまたは段階的マイグレーション・シナリオに基づき、後のバージョンの IBM MQ ライブラリーをロードするオペレーティング・システム用に、ランタイム環境を個別に構成する必要があります。

関連資料

[setmqenv](#)

[setmqinst](#)

[setmqm](#)

 [Linux](#) [AIX](#) [キュー・マネージャーを前のバージョンに戻す \(AIX and Linux\)](#)

AIX and Linux では、システムまたはキュー・マネージャーのバックアップを取ってあれば、キュー・マネージャーを後のバージョンから前のバージョンの製品に戻すことができます。既にキュー・マネージャーを開始してメッセージを処理している場合や、構成を変更した場合は、キュー・マネージャーの現在の状態を元に戻す作業に関して、ここでの説明は参考にはなりません。

始める前に

1. 後のバージョンにアップグレードする前に、システムまたはキュー・マネージャーのバックアップを作成する必要があります。詳細については、『[IBM MQ キュー・マネージャー・データのバックアップと復元](#)』を参照してください。
2. キュー・マネージャー開始後に何らかのメッセージが処理されていると、そのメッセージの処理の影響を簡単には取り消すことができません。キュー・マネージャーを現在の状態のまま前のバージョンの製品に戻すことはできません。この作業では、既に発生した後続の変更を処理することはできません。例えば、チャンネル内や別のキュー・マネージャー上の伝送キュー内で未確定であったメッセージが、処理された可能性があります。キュー・マネージャーがクラスターの一部である場合は、構成メッセージおよびアプリケーション・メッセージが交換された可能性があります。
3. 複数の IBM MQ インストール済み環境を使用するサーバー上で実行している場合は、インストール済み環境を指定する必要があります。入力するコマンドが正しいインストール済み環境に対して実行されることを確認します。 [setmqenv](#) を参照してください。

このタスクについて

前のバージョンのキュー・マネージャーに戻す場合は、キュー・マネージャーを以前のコード・レベルに戻します。キュー・マネージャーのデータは、そのキュー・マネージャーのバックアップ作成時の状態に戻ります。

重要: キュー・マネージャーが1つ以上の IBM MQ クラスターのメンバーである場合は、[クラスター・キュー・マネージャーのリカバリー](#)で説明されているステップを確認して実行する必要があります。

手順

1. `group mqm` にユーザーとしてログインします。
2. IBM MQ インストール済み環境を使用するすべてのアプリケーションを停止します。

Managed File Transfer (MFT) コンポーネントを使用する場合は、すべての MFT エージェントで実行されていたすべてのファイル転送が完了したことを確認してください。エージェントに関連した転送を未完了のまま残さないでください。また、`SYSTEM.FTE.STATE` キューにメッセージを入れておかないでください。
3. IBM MQ インストール済み環境に関連したすべてのキュー・マネージャーのアクティビティを終了します。
 - a) **dspmqr** コマンドを実行して、システムのすべてのキュー・マネージャーの状態のリストを表示します。


更新するインストール済み環境から以下のコマンドのいずれかを実行します。

```
dspmqr -o installation -o status
dspmqr -a
```

dspmqr -o installation -o status は、IBM MQ のすべてのインストール済み環境に関連付けられたキュー・マネージャーのインストール済み環境名と状況を表示します。

dspmqr -a は、このコマンドを実行するインストール済み環境に関連付けられているアクティブなキュー・マネージャーの状況を表示します。
 - b) 以下の例に示すように、MQSC コマンド **DISPLAY LSSTATUS** を使用して、キュー・マネージャーと関連付けられているリスナーの状況のリストを表示します。

```
echo "DISPLAY LSSTATUS(*) STATUS" | runmqsc QmgrName
```
 - c) **endmqm** コマンドを実行して、このインストール済み環境と関連付けられた稼働中の各キュー・マネージャーを停止します。



endmqm コマンドは、アプリケーションに対して接続先のキュー・マネージャーが停止することを通知します。[キュー・マネージャーの停止](#)を参照してください。

保守が継続するために、アプリケーションは **endmqm** コマンドに応答して、キュー・マネージャーから切断し、ロードした IBM MQ ライブラリーを解放しなければなりません。そうしない場合、アプリケーションを停止するなど、強制的にアプリケーションに IBM MQ リソースを解放させる別の方法を検討する必要があります。

さらに、インストール済み環境の一部であるクライアント・ライブラリーを使用しているアプリケーションも停止する必要があります。クライアント・アプリケーションは、異なる IBM MQ インストール済み環境を使用している、異なるキュー・マネージャーに接続している可能性があります。現在のインストール済み環境にあるキュー・マネージャーがシャットダウンすることについて、そのアプリケーションは通知を受けません。

インストール済み環境からの IBM MQ 共有ライブラリーをアプリケーションがロードし続けていると、IBM MQ 保守を適用できません。アプリケーションはキュー・マネージャーから切断されても、または強制的に切断されても、IBM MQ 共有ライブラリーをロードしたままの場合があります。

注：325 ページの『AIX での複数インスタンスのキュー・マネージャーへの保守レベル・アップデートの適用』 および **342 ページの『Linux での複数インスタンスのキュー・マネージャーへの保守レベル・アップデートの適用』** では、複数インスタンス・キュー・マネージャーに保守を適用する方法について説明します。マルチインスタンス・キュー・マネージャーの場合、あるサーバーに保守を適用している間も、別のサーバーで引き続き実行させることが可能です。

- d) 以下のコマンドを使用して、キュー・マネージャーに関連付けられたリスナーを停止します。

```
endmqclsr -m QMgrName
```

4. システム、または IBM MQ およびキュー・マネージャーをリストアします。

バックアップ手順がキュー・マネージャーのデータを保存するためのものであった場合は、IBM MQ を再インストールする必要があります。

- 前のインストール済み環境をアンインストールします。
- 製造リフレッシュから製品を再インストールします。
- フィックスパックおよびインテリム・フィックスを適用して、IBM MQ を前のレベルにリストアします。
- 後のバージョンをインストールする前に取ったバックアップから、キュー・マネージャー・データを復元します。

5. 前のバージョンのキュー・マネージャーを再始動します。

次のタスク

複数の IBM MQ インストール済み環境があるサーバー上で前のバージョンに戻す場合もあります。いずれかのインストール済み環境が 1 次になっていた場合は、前のバージョンに戻した後も、そのインストール済み環境がデフォルトで 1 次インストールになります。

アプリケーションがどのようにインストール済み環境に接続しているかを確認する必要があります。前のバージョンに戻した後に、アプリケーションが間違ったインストール済み環境に接続する場合があります。

関連概念

キュー・マネージャーのバックアップと復元

関連資料

[フィックスパックの削除時の BFGSS0023E エラーの回避](#)

IBM MQ MQI client をマイグレーションする前に、マイグレーション計画を作成します。クライアント・ワークステーション上のすべての IBM MQ アクティビティを停止してください。IBM MQ MQI client のインストール済み環境をアップグレードします。必要な構成変更およびアプリケーションの変更を行います。

関連概念

397 ページの『[IBM MQ MQI client マイグレーション](#)』

IBM MQ MQI client ・マイグレーションとは、IBM MQ MQI client 構成、およびクライアント・チャンネルとサーバー・チャンネルをあるバージョンから別のバージョンに変換するプロセスのことです。クライアント・マイグレーションは、IBM MQ MQI client をアップグレードした後に実行でき、元に戻すことができます。

関連タスク

514 ページの『[IBM i での IBM MQ MQI client の最新バージョンへのマイグレーション](#)』

IBM MQ MQI client をマイグレーションする前に、マイグレーション計画を作成します。クライアント・ワークステーション上のすべての IBM MQ アクティビティを停止してください。IBM MQ MQI client のインストール済み環境をアップグレードします。必要な構成変更およびアプリケーションの変更を行います。

452 ページの『[Windows 上の IBM MQ MQI client のマイグレーション](#)』

IBM MQ MQI client をマイグレーションする前に、マイグレーション計画を作成します。クライアント・ワークステーション上のすべての IBM MQ アクティビティを停止してください。IBM MQ MQI client のインストール済み環境をアップグレードします。必要な構成変更およびアプリケーションの変更を行います。

AIX and Linux でクライアントを新しいバージョンの製品にアップグレードするには、まずワークステーション上のすべての IBM MQ アクティビティを停止してから、前のバージョンをアンインストールし、新しいバージョンをインストールする必要があります。クライアントをアップグレードした後、必要な構成変更やアプリケーションの変更を行えます。

始める前に

AIX and Linux 上の IBM MQ MQI client をマイグレーションする前に、まずマイグレーション計画を作成します。計画に含める内容については、[467 ページの『AIX and Linux での IBM MQ の新しいバージョンへのマイグレーションの計画』](#)をガイドとして参照してください。

このタスクについて

IBM MQ MQI client ・マイグレーションとは、IBM MQ MQI client 構成、およびクライアント・チャンネルとサーバー・チャンネルをあるバージョンから別のバージョンに変換するプロセスのことです。クライアント・マイグレーションは元に戻すことができます。これはクライアント・ワークステーションではオプションであり手動です。IBM MQ サーバー上では必須で自動です。

新しい構成オプションを利用するために、クライアント・ワークステーションをマイグレーションする前に、IBM MQ MQI client をアップグレードする必要があります。サーバー上のクライアント接続チャンネルとサーバー接続チャンネルに対して構成変更を行うことができますが、クライアントがアップグレードされるまで、それらの変更はクライアント・ワークステーション上で有効になりません。



手順

1. この製品の後のバージョンの IBM MQ システム要件を確認します。

[IBM MQ のシステム要件](#)を参照してください。6 ページの『[IBM MQ のコンポーネントと機能](#)』および10 ページの『[ダウンロード可能なインストール・イメージの入手先](#)』を参照してください。

2. 影響がある IBM MQ の変更点すべてについて確認します。

[388 ページの『マイグレーションに影響を与える変更点』](#)を参照してください。

3. ワークステーション上のすべての IBM MQ アクティビティを終了します。
これで、クライアントをアップグレードする準備ができました。社内で使用しているプラットフォームに該当する指示に従ってください。
4.  AIX
AIX でクライアントをアップグレードするには、以下のようにします。
 - a) 既存の IBM MQ クライアントのインストール済み環境をアンインストールします。
詳細については、[62 ページの『AIX での IBM MQ のアンインストールまたは変更』](#)を参照してください。
 - b) クライアントのインストール手順に従って、IBM MQ クライアントのアップグレード・バージョンをインストールします。
 - ワークステーションにクライアントをインストールする場合は、[50 ページの『AIX への IBM MQ クライアントのインストール』](#)を参照してください。
 - IBM MQ サーバー上でのクライアント・インストールについては、[同一システムへの IBM MQ クライアントおよびサーバーのインストール](#)を参照してください。
5.  Linux
Linux でクライアントをアップグレードするには、以下のようにします。
 - a) 既存の IBM MQ クライアントのインストール済み環境をアンインストールします。
詳細については、[159 ページの『Linux での IBM MQ のアンインストールまたは変更』](#)を参照してください。
 - b) クライアントのインストール手順に従って、IBM MQ クライアントのアップグレード・バージョンをインストールします。
 - ワークステーションへのクライアントのインストールについては、[126 ページの『rpm を使用した Linux への IBM MQ クライアントのインストール』](#)を参照してください。
 - IBM MQ サーバー上でのクライアント・インストールについては、[同一システムへの IBM MQ クライアントおよびサーバーのインストール](#)を参照してください。

次のタスク

IBM MQ MQI client をアップグレードした後に、クライアントのチャンネル構成を確認し、IBM MQ MQI client アプリケーションが後のバージョンの製品と正しく連動することを確認する必要があります。



関連概念

[397 ページの『IBM MQ MQI client マイグレーション』](#)

IBM MQ MQI client ・マイグレーションとは、IBM MQ MQI client 構成、およびクライアント・チャンネルとサーバー・チャンネルをあるバージョンから別のバージョンに変換するプロセスのことです。クライアント・マイグレーションは、IBM MQ MQI client をアップグレードした後に実行でき、元に戻すことができます。

関連タスク

[467 ページの『AIX and Linux での IBM MQ の新しいバージョンへのマイグレーションの計画』](#)

  [AIX and Linux での IBM MQ MQI client の旧バージョンへのリストア](#)
AIX and Linux でクライアントを前のバージョンの製品に戻すには、新しいバージョンをアンインストールしてから、前のバージョンをインストールする必要があります。

このタスクについて

IBM MQ MQI client とクライアント接続を前のコード・レベルに戻す場合は、構成変更を手動で元に戻す必要があります。

古い IBM MQ MQI client のライブラリーをワークステーションに戻すことは一般的ではありません。

手順

- ワークステーション上のすべての IBM MQ アクティビティを終了します。
これで、クライアントを前のバージョンに復元する準備ができました。社内で使用しているプラットフォームに該当する指示に従ってください。
- AIX**
AIX でクライアントを前のバージョンに戻すには、次のようにします。
 - 新しいバージョンの IBM MQ MQI client コードをアンインストールします。
詳細については、[62 ページの『AIX での IBM MQ のアンインストールまたは変更』](#)を参照してください。
 - クライアント・インストール手順に従って、前のバージョンの IBM MQ MQI client をインストールします。
詳しくは、インストールする旧バージョンのクライアント・インストール手順を参照してください。
- Linux**
Linux でクライアントを前のバージョンに戻すには、次のようにします。
 - 新しいバージョンの IBM MQ MQI client コードをアンインストールします。
詳細については、[159 ページの『Linux での IBM MQ のアンインストールまたは変更』](#)を参照してください。
 - クライアント・インストール手順に従って、前のバージョンの IBM MQ MQI client をインストールします。
詳しくは、インストールする旧バージョンのクライアント・インストール手順を参照してください。
- キュー・マネージャーのクライアント接続定義テーブル (CCDT) を、後のバージョンを使って構成した場合は、前のバージョンのキュー・マネージャーで作成したテーブルを使用するように戻します。
クライアントで CCDT を使用してキュー・マネージャーに接続する場合、その CCDT は、クライアントのバージョン以上でも以下でもかまいません。詳しくは、[MQI クライアント: クライアント・チャンネル定義テーブル \(CCDT\)](#) を参照してください。

Linux **AIX** **AIX and Linux での IBM MQ ライブラリー・ロードの新しいバージョンへのマイグレーション**

AIX and Linux では、一段階のシナリオを基に前のバージョンの製品を新しいバージョンに置き換えて前のバージョンの製品から新しいバージョンにアップグレードした場合、通常、IBM MQ ライブラリーのロード方法を変更する必要はありません。しかし、後のバージョンの製品の複数のインストール済み環境を利用することにした場合は、横並びまたは段階的マイグレーション・シナリオに基づき、後のバージョンの IBM MQ ライブラリーをロードするオペレーティング・システム用に、ランタイム環境を個別に構成する必要があります。

始める前に

アプリケーションを旧バージョンの製品から後のバージョンにマイグレーションするには、オペレーティング・システムがアプリケーションの IBM MQ ライブラリーをどのようにしてロードするのかを知っておく必要があります。ロード・パスがアプリケーションにより固定されているかどうか、そして環境変数にパスを設定できるかどうかです。アプリケーションがロードする IBM MQ のライブラリーの名前を知っておくことは、必須ではありません。ライブラリー名は旧バージョンの製品から後のバージョンで変更されてはいませんが、ライブラリーの内容は変更されています。

このタスクを開始する前に、[414 ページの『AIX, Linux, and Windows での複数インストール済み環境のキュー・マネージャーの共存』](#)を読んでおいてください。

後のバージョンの IBM MQ を計画し、インストールします。インストール済み環境の名前とそのインストール済み環境がプライマリーに設定されたかどうかを覚えておいてください。

このタスクについて

アプリケーションを前のバージョンの製品から後のバージョンにマイグレーションするために、アプリケーションを再コンパイルまたは再リンクする必要はありません。IBM MQ のライブラリーは、後のバージョンと互換性があるからです。422 ページの『アプリケーションの IBM MQ の後の各バージョンとの互換性と相互運用性』を参照してください。

IBM MQ アプリケーションのビルド・プロシージャでは、487 ページの図 13 に示すように、コンパイラーのリンク・ステップに、IBM MQ ライブラリーの場所への明示的なライブラリー・パスと、`/usr/lib` への明示的なライブラリー・パスを組み込みます。このビルド手順は、新しいバージョンの製品でも同じです。

```
gcc -m32 -o amqsput_32_r amqsput0.c -I/opt/mqm/inc -L/opt/mqm/lib  
-Wl,-rpath=/opt/mqm/lib -Wl,-rpath=/usr/lib -lmqm_r -lpthread
```

図 13. Linux C サーバー・アプリケーション、32 ビット、スレッドのコンパイルおよびリンク

487 ページの図 13 に示されている例は Linux 用ですが、AIX のビルド・ステップは類似しています。

前のリリースで、このビルド手順に従った場合、ロードされるライブラリーに対して後のバージョンの製品のインストールが及ぼす影響は、使用しているマイグレーション・シナリオによって異なります。

一段階シナリオ

471 ページの『AIX and Linux でのマイグレーション: 一段階』で説明している一段階シナリオを基に前のバージョンの製品を新しいバージョンに置き換える場合、通常、IBM MQ ライブラリーのロード方法を変更する必要はありません。これに対して考えられる例外は、ライブラリーのロケーションを前のバージョンから変更した場合、またはライブラリーへのシンボリック・リンクを作成した場合です。

横並びシナリオおよび段階的シナリオ

474 ページの『AIX and Linux でのマイグレーション: 横並び』で説明している横並びのシナリオまたは 477 ページの『AIX and Linux でのマイグレーション: 段階的』で説明している段階的のマイグレーション・シナリオを基に、新しいバージョンの製品を複数インストール方式でインストールした場合は、新しいバージョンの製品に接続するアプリケーションが、正しいインストール済み環境にリンクされているかどうか、また、正しいインストール済み環境からライブラリーをロードするかどうかを調査し、アプリケーションの IBM MQ 依存関係が適切に解決されるように、オペレーティング・システムの環境を変更する必要があります。通常は、アプリケーションを再リンクしないで、ランタイム環境を変更することができます。以下の 2 つのコマンドを使用して、ランタイム環境を構成できます。

- **setmqinst** はプライマリーのインストール済み環境を設定します。[setmqinst](#) を参照してください。
- **setmqenv** は、環境変数を設定することにより、コマンド環境を初期化します。[setmqenv](#) を参照してください。

487 ページの表 46 に、これらの各シナリオに必要な操作を要約します。487 ページの表 46 の例はすべて Linux に基づいていますが、AIX に対するアクションは類似しています。

アクション	シナリオ	最新バージョンは、同じ場所にある旧バージョンと置き換わる 一段階	最新バージョンは、別の場所にある旧バージョンと置き換わる 横並び	最新バージョンと旧バージョンは併存する 段階的
setmqinst		setmqinst は後のバージョンのインストール済み環境をプライマリーにします。IBM MQ リンク・ライブラリーへのシンボリック・リンクが <code>/usr/lib</code> に挿入されます。		いいえ。以前のバージョンがインストールされているため、新しいバージョンのインストールはプライマリーになる可能性があります。

表 46. AIX and Linux の構成 (続き)

アクション	シナリオ	最新バージョンは、同じ場所にある旧バージョンと置き換わる 一段階	最新バージョンは、別の場所にある旧バージョンと置き換わる 横並び	最新バージョンと旧バージョンは併存する 段階的
その他の構成アクションなし	ライブラリーのロードは正しく機能します。 ライブラリーは /opt/mqm/lib にインストールされており、アプリケーションはリンク・オプション <code>-rpath=/opt/mqm/lib</code> でビルドされているので、後のバージョンのインストールがプライマリーに設定されていない場合でもライブラリー・ロードは機能します。	ライブラリーのロードは正しく機能します。 インストールはプライマリーであり、アプリケーションはリンク・オプション <code>-rpath=/usr/lib</code> でビルドされているので、ライブラリー・ロードは機能します。	ライブラリーのロードは引き続き旧バージョンでは正常に動作しますが、後のバージョンでは動作しません。	
setmqenv (-k オプションまたは -l オプションの設定なし)	ライブラリーのロードは正しく機能します。 setmqenv は不要です。ライブラリーは /opt/mqm/lib にインストールされており、アプリケーションはリンク・オプション <code>-rpath=/opt/mqm/lib</code> でビルドされているので、ライブラリー・ロードは機能します。	ライブラリーのロードは正しく機能します。 setmqenv は不要です。インストールはプライマリーであり、アプリケーションはリンク・オプション <code>-rpath=/usr/lib</code> でビルドされているので、ライブラリー・ロードは機能します。	ライブラリーのロードは引き続き旧バージョンでは正常に動作しますが、後のバージョンでは動作しません。	

表 46. AIX and Linux の構成 (続き)				
アクション	シナリオ	最新バージョンは、同じ場所にある旧バージョンと置き換わる 一段階	最新バージョンは、別の場所にある旧バージョンと置き換わる 横並び	最新バージョンと旧バージョンは併存する 段階的
setmqenv (-k オプションまたは -l オプションの設定あり)		ライブラリーのロードは正しく機能します。		ライブラリーのロードは旧バージョンと後のバージョンの両方で正常に動作します。 正しい旧バージョンがロードされます。後のバージョンのライブラリーは、旧バージョンからマイグレーションされていないキュー・マネージャーの旧バージョン・ライブラリーをロードするためです。
		オペレーティング・システムは、 setmqenv によって設定された IBM MQ ライブラリーの場所を検出します。 setmqenv によって、ロケーションが LD_LIBRARY_PATH に追加されます。 <div style="background-color: #4F81BD; color: white; padding: 2px;">AIX</div> これは LIBPATH on AIX です。 アプリケーションで設定されているパスまたはデフォルトの検索パスに含まれるパスより前に、LD_LIBRARY_PATH が検索されます。すべてのアプリケーションが LD_LIBRARY_PATH を使用してライブラリーをロードできるわけではありません。この場合、アプリケーションは、ライブラリー・ロケーションが /opt/mqm/lib または /usr/lib である場合にのみ機能します。		

手順

- 以下の質問のどれがご使用の構成に当てはまるか検討してください。
 - 旧バージョンの製品の製品資料で文書化されているビルド手順に従いましたか? ご使用の開発環境に合わせた別のビルド手順に従っていることもあります。あるいは、開発ツールから適応したビルド手順に従っていることもあります。
 - 旧バージョンのロード・パスをどのように指定しましたか?
 - アプリケーションは、Eclipse やアプリケーション・サーバーなどの別の環境によってロードされたものですか? 親の環境をロードする方法ではなく、親の環境がアプリケーションをロードする方法を決定するパラメーターを修正する必要があります。
 - 後のバージョンでロード・パスを指定する方法にどのような制約および要件がありますか? セキュリティ規則により、LD_LIBRARY_PATH の使用が制限されている場合があります。
 - 後のバージョンの製品が前のバージョンと一緒にインストールされていますか?
- 後のバージョンの製品のインストール済み環境を識別します。その環境から、オペレーティング・システムは IBM MQ ライブラリーをロードします。
 - サーバーにロード元となる複数の後のバージョンのインストール済み環境がある場合、IBM MQ は、ライブラリーのロード元となったインストール済み環境が、アプリケーションが呼び出すキュー・マネージャーと関連付けられているインストール済み環境であるかどうかをチェックします。誤ったライブラリーがロードされている場合、IBM MQ は正しいライブラリーをロードします。すべての IBM MQ アプリケーションに共通の 1 つのランタイム環境のみを構成する必要があります。
 - 標準的な選択肢は、プライマリー・インストールに設定することです。インストールをプライマリーに設定すると、/usr/lib に IBM MQ ライブラリーへのシンボリック・リンクが配置されます。

ビルドされたアプリケーションには /usr/lib への明示的なリンクがあり、 /usr/lib も通常はデフォルトのライブラリー検索パスにあります。

- 旧バージョンのインストール済み環境を後のバージョンにアップグレードした場合、旧バージョンのインストール済み環境へのリンク・パスが、後のバージョンが含まれているインストール済み環境を指すようになっていきます。旧バージョンのインストール済み環境への固定のリンケージ・パスを持つアプリケーションは、新しいインストール済み環境のライブラリーをロードするようになります。その後、接続先のキュー・マネージャーに関連付けられたインストール済み環境に切り替えられます。
- アプリケーションを再ビルドする場合、そのアプリケーションは後のバージョンのインストール済み環境にリンクする必要があります。
- AIX** LD_LIBRARY_PATH または LIBPATH を AIX に設定した場合は、アプリケーションが LD_LIBRARY_PATH を使用できることを確認する必要があります。setuid または setgid、アプリケーション、または他の方法でビルドされたアプリケーションでは、セキュリティ上の理由から LD_LIBRARY_PATH が無視される場合があります。

次のタスク

後のバージョンの製品のインストール済み環境をさらに追加し、いずれかのインストール済み環境をプライマリーにすることを選択した場合は、どのインストール済み環境をプライマリーにするのかを決定しなければなりません。アプリケーションが IBM MQ ライブラリーを最新バージョンのいずれかのインストール済み環境 (例えば、プライマリー・インストール) からロードする限り、アプリケーションは、他のすべての後のバージョンのインストール済み環境に関連付けられたキュー・マネージャーに接続できます。

関連概念

[23 ページの『AIX and Linux 上のプライマリー・インストールへの外部ライブラリーおよび制御コマンド・リンク』](#)

AIX and Linux プラットフォームでは、プライマリー・インストールは、/usr ファイル・システムからのリンクが作成されるものです。ただし、現在、作成されるのは、以前のリリースで作成されたリンクのサブセットだけです。

関連タスク

[複数のインストール環境でのアプリケーションの接続](#)

[プライマリー・インストールの変更](#)

[IBM MQ ライブラリーのロード](#)

[454 ページの『Windows での IBM MQ ライブラリー・ロードの新しいバージョンへのマイグレーション』](#)
Windows では、一段階のシナリオを基に前のバージョンの製品を新しいバージョンに置き換えて前のバージョンの製品から新しいバージョンにアップグレードした場合、通常、IBM MQ ライブラリーのロード方法を変更する必要はありません。しかし、後のバージョンの製品の複数のインストール済み環境を利用することにした場合は、横並びまたは段階的マイグレーション・シナリオに基づき、後のバージョンの IBM MQ ライブラリーをロードするオペレーティング・システム用に、ランタイム環境を個別に構成する必要があります。

関連資料

[410 ページの『共存』](#)

複数のキュー・マネージャーは、名前が別であれば、同じ IBM MQ インストール済み環境を使用している限り、どのサーバー上でも共存することができます。z/OS、AIX、Linux、and Windows では、異なる複数のキュー・マネージャーを同じサーバー上で共存させ、異なるインストール済み環境と関連付けることができます。1つのサーバー上に共存する複数のキュー・マネージャーに加えて、異なるコマンド・レベルで実行されている複数の異なるキュー・マネージャーでオブジェクトおよびコマンドも正しく機能しなければなりません。

[setmqenv](#)

[setmqinst](#)

[setmqm](#)

AIX and Linux での単一インスタンス・キュー・マネージャーから複数インスタンス・キュー・マネージャーへのマイグレーション

AIX and Linux で単一インスタンス・キュー・マネージャーを複数インスタンス・キュー・マネージャーに移行するには、キュー・マネージャーのデータを共用ディレクトリーに移動し、他の 2 つのサーバーでキュー・マネージャーを再構成する必要があります。

始める前に

このタスクの一部として、マルチインスタンス・キュー・マネージャーを実行するための前提条件を確認する必要があります。テスト済み環境のリストについては、[IBM MQ 複数インスタンス・キュー・マネージャー・ファイル・システムのステートメントのテスト](#)を参照してください。他の環境でも動作する可能性がありますので、IBM MQ にはテストツールが付属しており、他の環境を確認するのに役立ちます。

複数インスタンス・キュー・マネージャーを稼働させるためには、サーバーが 3 つ存在する必要があります。1 つのサーバーには、キュー・マネージャーのデータとログを保管するためのファイル共用システムを置きます。他のサーバーでは、キュー・マネージャーのアクティブ・インスタンスとスタンバイ・インスタンスを稼働させます。

このタスクについて

複数インスタンス・キュー・マネージャーに変換する単一インスタンス・キュー・マネージャーが存在するとします。キュー・マネージャーの変換自体は簡単ですが、完全に自動化された実稼働環境を作成するために他のタスクを実行する必要があります。

複数インスタンス・キュー・マネージャー用の前提条件を確認し、環境をセットアップして検査する必要があります。複数インスタンス・キュー・マネージャーで障害が発生して自動的に再始動しているかどうかを検出する、モニターおよび管理システムをセットアップする必要があります。再始動されていた場合、再始動を引き起こした原因を突き止め、それを修正し、スタンバイ・インスタンスを再始動することができます。また、アプリケーションでキュー・マネージャーの再始動後に処理を再開できるように、アプリケーションまたはアプリケーションのキュー・マネージャーへの接続方法を変更する必要があります。

手順

1. キュー・マネージャーを稼働させる予定のオペレーティング・システム、およびキュー・マネージャーのデータとログが保管されるファイル・システムを確認します。それらが複数インスタンス・キュー・マネージャーを稼働させられるものであることを確認します。
 - a) [IBM MQ の複数インスタンス・キュー・マネージャー・ファイル・システムに関するテスト・ステートメント](#)を調べます。オペレーティング・システムとファイル・システムの組み合わせがテストされているかどうか、複数インスタンス・キュー・マネージャーを稼働可能かどうかを確認します。

ファイル共用システムでは、複数インスタンス・キュー・マネージャーの稼働に適切なリース・ベースのロックを提供する必要があります。リース・ベースのロックは、一部のファイル共用システムの最近の機能で、ケースによっては修正が必要です。サポート・ステートメントでは、重要な情報が提供されます。
 - b) **amqmfsc** を実行して、ファイル・システムが正しく構成されていることを検査します。

ファイル・システムは、データ保全性よりもパフォーマンスを重視して構成されることがあります。ファイル・システム構成を検査することが重要です。**amqmfsc** ツールからの否定的な報告は、設定値が適切でないことを通知します。肯定的な結果はファイル・システムが適切であることを示すものですが、この結果はファイル・システムが適切であるという最終的な評価ではありません。これは、良い兆候を示すものです。
 - c) 技術情報 [Testing a shared file system for compatibility with IBM MQ Multi-instance Queue Managers](#) で提供されている保全性検査アプリケーションを実行します。

この検査アプリケーションでは、キュー・マネージャーが正しく再始動していることをテストします。
2. キュー・マネージャー・インスタンスを実行している各サーバーからネットワーク・ファイル・システム上の共有にアクセスできるようにユーザーとグループを構成します。

AIX and Linux では、`/etc/passwd` の `uid` および `gid for mqm` は、各システムで同じでなければなりません。Linux での複数インスタンス・キュー・マネージャーの作成を参照してください。

3. ネットワーク・ファイル・システム上の共有用のディレクトリーを正しいアクセス権でセットアップします。

標準的な構成では、共用ディスクを使用するすべてのキュー・マネージャーのすべてのデータ・ディレクトリーおよびログ・ディレクトリーを含む単一の共用ディレクトリーをセットアップします。AIX and Linux システム上のディレクトリー構成の例の名前付き qmgrs およびログ・ディレクトリーを共有するを参照してください。

例えば、MQHA という共有上に、サブディレクトリー `data` と `logs` を持つルート・ディレクトリーを作成します。各キュー・マネージャーは、`data` および `logs` の下に独自のデータおよびログ・ディレクトリーを作成します。共有ドライブ上に `/MQHA` を作成します。`/MQHA` は、ユーザーおよびグループ `mqm` によって所有され、アクセス許可 `rxw` を所有しています。

4. キュー・マネージャーのデータとログを共有にコピーします。
キュー・マネージャー・データのバックアップに記載しているキュー・マネージャーをバックアップするための手順に従ってください。

注: Windows とは異なり、AIX and Linux では `hamvmqm` ユーティリティーを使用できません。

5. 以下の手順を実行して、現在のキュー・マネージャー・サーバーに保管されているキュー・マネージャー構成情報を更新します。

- a) `share` にあるキュー・マネージャー `qm.ini` ファイルの `Log:` スタンザを変更します。

```
LogPath= share/logs/QMgrName
```

- b) IBM MQ `mqs.ini` ファイルの `QueueManager:` スタンザを変更します。このファイルは通常、AIX and Linux 上の `/var/mqm` ディレクトリーにあります。

```
DataPath= share/data/QMgrName
```

ここで、`QMGrName` は、`mqs.ini` ファイルの `QueueManager:` スタンザ内の `Directory` 名であり、`share` は、データとログの移動先の共有です。

6. キュー・マネージャーの構成情報を新しいキュー・マネージャー・サーバーに追加します。

- a) `dspmqinf` コマンドを実行して、キュー・マネージャーの情報を表示します。

キュー・マネージャーを稼働させていたサーバー上で、次のコマンドを実行します-->。

```
dspmqinf -o command QMgrName
```

このコマンド出力は、次のようにすれば、キュー・マネージャー構成を即座に作成できるようにフォーマットされます。

```
addmqinf -s QueueManager -v Name= QMgrName -v Directory= QMgrName -v  
Prefix=d:\var\mqm Datapath= \share\data\QMGrName
```

- b) もう一方のサーバー上でキュー・マネージャー構成を作成します。
前の出力から `addmqinf` コマンドをコピーして実行します。

7. 新規サーバーのネットワーク・アドレスをクライアント定義とチャンネル定義内の接続名に追加します。

- a) このサーバーを参照する、クライアント、送信側、および要求側のすべての TCPIP 設定を探します。

クライアント設定は、クライアント定義テーブル (CCDT)、環境変数、Java プロパティー・ファイル、またはクライアント・コード内に存在する可能性があります。クラスター・チャンネルでは、キュー・マネージャーの接続名をそのクラスター受信側チャンネルから自動的に検出します。クラスター受信側チャンネル名が空白または省略されている限り、TCPIP はキュー・マネージャーをホストするサーバーの IP アドレスを検出します。

- b) 複数インスタンス・キュー・マネージャーをホストする両方のサーバーの TCPIP アドレスを含めるように、これらの接続ごとの接続名を変更します。

例えば、以下の接続名を変更します。

```
echo DISPLAY CHANNEL(ENGLAND) CONNAME | runmqsc QM1
```

```
5724-H72 (C) Copyright IBM Corp. 1994, 2024. ALL RIGHTS RESERVED.  
Starting MQSC for queue manager QM1.  
1: DISPLAY CHANNEL(ENGLAND) CONNAME  
AMQ8414: Display Channel details.  
CHANNEL(ENGLAND) CHLTYPE(SDR)  
CONNAME(LONDON)
```

into:

```
echo ALTER CHANNEL(ENGLAND) CHLTYPE(SDR) CONNAME('LONDON, BRISTOL') | runmqsc QM1
```

8. ご使用のモニターと管理のプロシーチャーをキュー・マネージャーの再始動を検出するように更新します。
9. 該当する場合、クライアント・アプリケーションを自動的に再接続可能になるように更新します。
10. IBM MQ アプリケーションの開始プロシーチャーをキュー・マネージャー・サービスとして開始するように更新します。
11. キュー・マネージャーの各インスタンスを始動して、それらの高可用性を可能にします。
始動した最初のインスタンスのキュー・マネージャーがアクティブ・インスタンスになります。次のコマンドを2回(各サーバー上で1回ずつ)発行します。

```
strmqm -x QMgrName
```

次のタスク

複数インスタンス・キュー・マネージャーから最高の可用性を引き出すためには、クライアント・アプリケーションが再接続可能で、サーバー・アプリケーションが再始動可能であるように設計する必要があります。[アプリケーションの復旧](#)を参照してください。

関連概念

[アプリケーションの復旧](#)

[クライアントの自動再接続](#)

[チャンネルおよびクライアントの再接続](#)

[複数インスタンス・キュー・マネージャー](#)

[キュー・マネージャー構成ファイル qm.ini](#)

[共有ファイル・システム](#)

関連タスク

[キュー・マネージャー・データのバックアップ](#)

[Multiplatforms での IBM MQ 構成情報の変更](#)

[Linux での複数インスタンス・キュー・マネージャーの作成](#)

[キュー・マネージャーを MSCS ストレージに移動する](#)

[ファイル共有システムのロックの検証](#)

関連資料

[amqmfsc \(ファイル・システム検査\)](#)

[IBM MQ 構成ファイル mqs.ini](#)

関連情報

[IBM MQ の複数インスタンス・キュー・マネージャーとの互換性があるかどうかについてのファイル共有システムの検査](#)

[IBM MQ の複数インスタンス・キュー・マネージャー・ファイル・システムに関するテスト・ステートメント](#)

復帰

AIX and Linux において、スタンバイ・インスタンスを停止することによって、複数インスタンス・キュー・マネージャーを単一インスタンス・キュー・マネージャーに戻します。この後、アクティブ・インスタンスを再始動し、スタンバイ・インスタンスを許可するフラグを設定しません。

始める前に

少なくとも3つのサーバーを、キュー・マネージャーを複数インスタンス・キュー・マネージャーとして稼働させるように構成しています。キュー・マネージャーは、現在1つのスタンバイ・インスタンスをアクティブにして、複数インスタンス・キュー・マネージャーとして稼働中です。

このタスクについて

このタスクには、アクティブのスタンバイ・インスタンスの非アクティブ化を伴うため、稼働中の複数インスタンス・キュー・マネージャーのみがアクティブのままになります。スタンバイ・インスタンスが今後始動することがないように、アクティブ・インスタンスを停止して再始動する必要があります。アクティブ・インスタンスを再始動する際、スタンバイ・インスタンスが始動しないように単一インスタンス・キュー・マネージャーとして始動します。スタンバイ・インスタンスは、アクティブ・インスタンスを後で再始動するオプションを提供するために、別の手順で停止されます。両方のインスタンスは、アクティブのキュー・マネージャーが稼働されているサーバー上で標準の `endmqm QMgrName` コマンドを実行することによって停止できます。

手順

1. スタンバイ・キュー・マネージャー・インスタンスを停止します。
スタンバイ・インスタンスが稼働されているサーバー上で、次のコマンドを発行します。

```
endmqm -w QMgrName
```

2. アクティブ・キュー・マネージャー・インスタンスを停止します。
アクティブ・インスタンスが稼働されているサーバー上で、次のコマンドを発行します。

```
endmqm -w (QMgrName)
```

3. キュー・マネージャーを再始動して、スタンバイ・インスタンスが始動しないようにします。
キュー・マネージャーを稼働させようとしているサーバー上で、次のコマンドを発行します。

```
strmqm QMgrName
```

次のタスク

キュー・マネージャーを、キュー・マネージャー・データと同じサーバー上で単一インスタンスとして稼働させることができます。

キュー・マネージャーが停止されたら、キュー・マネージャーを稼働させる予定のサーバーにキュー・マネージャー・データを移動します。また、別の方法として、IBM MQ をインストールした後、キュー・マネージャー構成定義をキュー・マネージャー・データを保持するサーバーに移動します。この両方のタスクは、複数インスタンス・キュー・マネージャーを作成するための 491 ページの『[AIX and Linux での単一インスタンス・キュー・マネージャーから複数インスタンス・キュー・マネージャーへのマイグレーション](#)』で説明されている手順のバリエーションです。

使用した後のクリーンアップ

rpm アップグレード・オプションおよびフレッシュ・オプションの使用は、サポートされていません。このオプションを使用する場合、このクリーンアップ手順に従ってください。その後、正しい手順に従ってインストールしてください。

始める前に

rpm -U または rpm -F を使用して IBM MQ for Linux をアップグレードしようとしてしました。

このタスクについて

フレッシュまたはアップグレード・オプションを使用することにより、システムから製品を除去していても、古い IBM MQ パッケージ項目が rpm データベースから削除された可能性があります。既に IBM MQ を部分的にインストールした可能性もあります。

手順

以下の手順に従って、システムをクリーンアップしてください。

1. どの IBM MQ MQ パッケージの項目が RPM データベースに残っているかを検出します。

```
rpm -qa | grep MQSeries
```

2. 残っている IBM MQ パッケージをシステムからすべて除去します。

```
rpm -e package-name
```

3. /opt/mqm ディレクトリーを削除します。

```
rm -rf /opt/mqm
```

Linux Linux での C++ アプリケーションの再ビルド

Linux 上の C++ IBM MQ MQI client およびサーバー・アプリケーションは、GNU Compiler Collection (GCC) 4.1.2 以降を使用して再コンパイルする必要があります。GCC 4.1.2 より前のコンパイラーはサポートされなくなりました。C++ GCC 4.1.2 以降のランタイム・ライブラリーは、/usr/lib または /usr/lib64 にインストールする必要があります。

サポートされる Linux ディストリビューションのいずれかを使用している場合、これらのライブラリーは正しくインストールされています。IBM MQ の [システム要件](#) を参照してください。

GCC 4.1.2 ライブラリーは、IBM MQ MQI client からの SSL 接続および TLS 接続をサポートします。SSL および TLS は、libstdc++.so.6 に依存する IBM Global Security Kit (GSKit) バージョン 8 を使用します。libstdc++.so.6 は GCC 4.1.2 に含まれます。

始める前に

1. 使用している Linux ディストリビューションに必要な GCC のレベルを確認します。[IBM MQ のシステム要件](#) を参照してください。
2. SSL または TLS を使用している場合は、libstdc++.so の必要レベルもチェックしてください。
3. アプリケーションの再ビルドが必要かどうかを確認します。以下のコマンドを実行して、アプリケーションが依存している libstdc++.so のバージョンを表示します。結果が libstdc++.so.6 より小さい場合は、アプリケーションを再ビルドする必要があります。

```
ldd ApplicationPath
```

このタスクについて

この作業は、Linux C++ IBM MQ アプリケーションの再ビルドに必要な手順を説明しています。IBM MQ 用の Linux アプリケーションの作成に関する詳細な手順については、[以下を参照してください](#)。[Linux でのプロシージャー型アプリケーションの構築](#) を参照してください。

手順

1. 必要な GCC ライブラリーが正しくインストールされていることを確認します。

以下のコマンドのいずれかを実行します。

- x86 Linux システムの場合は、32 ビット・ライブラリーを確認します。

```
ls -l /usr/lib/libstdc++.so.6
```

- その他の Linux システムの場合は、64 ビット・ライブラリーを確認します。

```
ls -l /usr/lib64/libstdc++.so.6
```

2. GCC コンパイラーが少なくともバージョン 4.1.2 であることを確認します。

次のコマンドを実行して、GCC のバージョンを表示します。

```
gcc -v
```

3. アプリケーションを再ビルドします。

Linux C++ アプリケーションのコンパイルおよびリンクを行うコマンドについては、[32 ビット・アプリケーションの構築](#) および [64 ビット・アプリケーションの構築](#) に記載しています。

次のタスク

Linux C++ アプリケーションをデプロイする場合は、そのランタイム・システムに同じ GCC ランタイム・ライブラリーが正しくインストールされていることを確認してください。

Linux **Linux 上の MQ Telemetry のマイグレーション**

以下の手順に従って、Linux 上の既存の MQ Telemetry インストールを最新バージョンにマイグレーションしてください。

始める前に

この作業を実行する前に、既存の IBM MQ インストール環境のバックアップを必ず取ってください。マイグレーションの前に MQ Telemetry サービス SYSTEM.MQXR.SERVICE を停止する必要があります。

このタスクについて

テレメトリー・サーバーは、オプションのインストールとして製品に組み込まれています。

IBM WebSphere MQ 7.5 の場合、クライアント Software Development Kit (テレメトリー・クライアント) もオプションのインストール済み環境に含まれています。IBM MQ 8.0 以降、クライアント Software Development Kit は製品の一部としては提供されなくなりました。今後も同様のサンプル・アプリケーションを Eclipse Paho と MQTT.org から自由に利用できます。[IBM MQ Telemetry Transport サンプル・プログラム](#)を参照してください。

MQ Telemetry は IBM MQ のコンポーネントであるため、MQ Telemetry は、メイン製品と一緒にインストールすることも、メイン製品のインストール後にインストールすることもできます。旧バージョンの製品からアップグレードする際、最新バージョンのクライアント Software Development Kit をダウンロードして使用する必要があります。

アップグレードが正常に完了すると、Linux システムは、/var/mqm に保持されたすべてのテレメトリー・データを保存します。キュー・マネージャーが再始動されるときに、遠隔測定データが後のバージョンの製品にマイグレーションされます。

手順

1. マイグレーション計画を作成します。

467 ページの『[AIX and Linux での IBM MQ の新しいバージョンへのマイグレーションの計画](#)』を参照してください。

2. [キュー・マネージャーを最新リリースにマイグレーション](#)します。
3. 267 ページの『[MQ Telemetry のインストールの注意点](#)』。
4. MQ Telemetry のインストールが正常に行われたことを確認してください。268 ページの『[MQ Telemetry のインストールの検査](#)』を参照してください。

5. **V9.3.0**

IBM MQ 9.3.0 以降、パスフレーズを暗号化する必要があります。

詳しくは、MQTT TLS チャネルのパスフレーズの暗号化を、プレーン・テキストのパスフレーズを暗号化形式にマイグレーションする場合には 428 ページの『[暗号化されたパスフレーズへのプレーン・テキスト・パスフレーズのマイグレーション](#)』を、それぞれ参照してください。

IBM MQ 9.3.0 より前の場合、MQTT TLS チャネルのパスフレーズはプレーン・テキストでのみ保管できます。

タスクの結果

メッセージ AMQ4616 はタスクの完了を示します。既存の MQTT チャネルおよび以前のサブスクリプションは引き続き存在します。

関連概念

267 ページの『[MQ Telemetry のインストールの注意点](#)』

MQ Telemetry は、メイン IBM MQ 製品のコンポーネントです。IBM MQ を初めてインストールするとき、または既存の IBM MQ インストール済み環境を変更するときに、MQ Telemetry をインストールすることを選択できます。

関連タスク

268 ページの『[MQ Telemetry のインストールの検査](#)』

MQ Telemetry のインストールを検査する方法は 3 とおりあります。MQ Telemetry が IBM MQ のカスタム・インストールとしてインストールされたものであるか、既存の IBM MQ インストール済み環境に追加されたものであるかに関係なく、任意の方法を使用できます。

269 ページの『[IBM MQ Explorer を使用した MQ Telemetry のインストールの検査](#)』

IBM MQ Explorer の「サンプル構成の定義」ウィザードと MQTT クライアント・ユーティリティを使用して、MQ Telemetry コンポーネントがインストールされていることを確認します。また、パブリッシュ/サブスクライブが正しく動作することを確認します。

IBM i

IBM i での IBM MQ のマイグレーション

IBM i に関連付けられている IBM MQ マイグレーション・タスクは、このセクションにまとめられています。

手順

- マイグレーション計画作成における情報は、498 ページの『[IBM i での IBM MQ の新しいバージョンへのマイグレーションの計画](#)』を参照してください。
- IBM MQ classes for JMS および IBM MQ classes for Java クライアントをマイグレーションする方法については、499 ページの『[IBM i での IBM MQ classes for JMS および Java クライアントのマイグレーション](#)』を参照してください。
- キュー・マネージャーを前のリリースからマイグレーションする方法については、500 ページの『[IBM i でのキュー・マネージャーの最新バージョンへのマイグレーション](#)』および 511 ページの『[新しいバージョンへのキュー・マネージャーのマイグレーション \(IBM i\) - 代替方法](#)』を参照してください。
- IBM MQ システムのアップグレードについては、514 ページの『[IBM i での IBM MQ システム全体のアップグレード](#)』を参照してください。
- IBM MQ MQI client のインストール済み環境をアップグレードする方法については、514 ページの『[IBM i での IBM MQ MQI client の最新バージョンへのマイグレーション](#)』を参照してください。

- 単一インスタンス・キュー・マネージャーを複数インスタンス・キュー・マネージャーに変換する方法については、[515 ページの『IBM iでの単一インスタンス・キュー・マネージャーから複数インスタンス・キュー・マネージャーへのマイグレーション』](#)を参照してください。
- 複数インスタンス・キュー・マネージャーを単一インスタンス・キュー・マネージャーに戻す方法については、[519 ページの『IBM iでの単一インスタンス・キュー・マネージャーへの復帰』](#)を参照してください。

関連概念

391 ページの『[マイグレーションの概念と方式](#)』

製品リリース間のマイグレーションについてのさまざまな概念や方式の概要を説明します。

関連タスク

466 ページの『[AIX and Linux 上の IBM MQ のマイグレーション](#)』

このセクションでは、AIX and Linux プラットフォームに関連するマイグレーション・タスクをグループごとにまとめています。

428 ページの『[Windows 上の IBM MQ のマイグレーション](#)』

このセクションでは、Windows プラットフォームに関連する IBM MQ マイグレーション・タスクをグループごとにまとめています。

520 ページの『[z/OS 上の IBM MQ のマイグレーション](#)』

このセクションでは、z/OS に関連するマイグレーション・タスクをグループごとにまとめています。

関連資料

388 ページの『[マイグレーションに影響を与える変更点](#)』

IBM i

IBM iでの IBM MQ の新しいバージョンへのマイグレーションの計画

IBM iで IBM MQ を新しいバージョンにマイグレーションする前に、システム要件情報、およびマイグレーションに影響を与える可能性がある変更に関する情報を確認してから、マイグレーション計画を作成します。

始める前に

マイグレーションについて、理解できない概念がある場合は、[391 ページの『マイグレーションの概念と方式』](#)を参照してください。

IBM MQ 9.3 に IBM WebSphere MQ 7.1 以前からマイグレーションする場合、まず暫定のバージョンにマイグレーションする必要があります。[移行パス](#)を参照してください。

このタスクについて

マイグレーション計画を作成するガイドとして、以下の手順を使用します。

手順

1. この製品の後のバージョンの IBM MQ システム要件を確認します。
[IBM MQ のシステム要件](#)を参照してください。
2. 影響がある IBM MQ の変更点すべてについて確認します。
[388 ページの『マイグレーションに影響を与える変更点』](#)を参照してください。
3. パフォーマンスの変化を確認します。
[MQ Performance documents](#)を参照してください。
4. 新しいバージョンの IBM MQ の README ファイルを確認します。
[IBM MQ、WebSphere MQ、および MQ シリーズ 製品の README](#)を参照してください。
5. キュー・マネージャーのマイグレーションの手順およびタイミングを計画します。
 - キュー・マネージャーがキュー・マネージャー・クラスターの一部である場合は、完全にポジトリーであるキュー・マネージャーを最初にマイグレーションする必要があります。

- ・キュー・マネージャーが高可用性クラスターの一部である場合は、ダウン時間を最小化して可用性を最大化するようにマイグレーションを計画してください。544 ページの『高可用性構成内のキュー・マネージャーの移行』を参照してください。
6. キュー・マネージャーの後のバージョンへのマイグレーションを計画します。
IBM i- キュー・マネージャーの最新リリースへのマイグレーションまたは最新リリースへのキュー・マネージャーのマイグレーション - 代替方法を参照してください。
キュー・マネージャー・データのバックアップは、キュー・マネージャーのマイグレーション作業の一環です。新規サーバーをインストールして構成し、新規サーバー上の新しいキュー・マネージャーで後のバージョンをテストする方法もあります。後のバージョンを実動環境とする準備ができたなら、キュー・マネージャーの構成とデータを新規サーバーにコピーします。
 7. メッセージやコードに変更を加えて、作成済みの手動または自動のプロシーチャーを更新する計画を立てます。
IBM MQ 9.1 以降では、メッセージの重大度を示す接尾文字 (I、W、E、S または T) が IBM MQ 診断 (AMQ) メッセージに付加されます。重大度を含めずにエラー・コードを検索する既存のスク립トは失敗します。例えば、AMQ7468 に一致するエラーを検索する既存のスク립トは失敗します。重大度の接尾部が追加されたエラー・コード (例えば AMQ7468I) を検索するようにスク립トを更新する必要があります。詳しくは、Multiplatforms での IBM MQ メッセージ を参照してください。
 8. 後のバージョンでキュー・マネージャーを実動として使用する前に実行するリグレーション・テストを決定します。リグレーション・テストには、前の手順で対象としたプロシーチャーおよびアプリケーションを含めてください。
 9. IBM MQ MQI client のインストール済み環境を後のバージョンにマイグレーションする計画を立てます。
 10. クライアントおよびサーバーのアプリケーションを、後のバージョンの新機能を使用するようにマイグレーションする計画を立てます。
 11. マイグレーションに必要なダウンロード可能イメージを決定します。
詳細については、10 ページの『ダウンロード可能なインストール・イメージの入手先』を参照してください。

IBM i IBM i での IBM MQ classes for JMS および Java クライアントのマイグレーション

IBM MQ Java SupportPac MA88 をインストール済みの場合は、まずそれをアンインストールする必要があります。

始める前に

サポートパック **MQ88** がインストール済みである場合。

最新バージョンの IBM MQ classes for Java をインストールしようとする、インストールは失敗し、古いクライアントのアンインストールを要求する警告が出されます。以下の手順にしたがって、IBM MQ classes for Java と IBM MQ classes for JMS をアンインストールする必要があります。

以前のバージョンの **IBM MQ classes for Java** がインストールされている場合。

最新バージョンの IBM MQ classes for Java をインストールすると、以前のバージョンが自動的にアンインストールされます。以下の手順は行いません。

このタスクについて

以下の手順で、IBM MQ classes for JMS と Java をアンインストールします。

手順

以前の IBM MQ Java クライアントをアンインストールするには、次のようにします。

1. 次のコマンドを発行して、QMCMJAVA ライブラリーと /QIBM/ProdData/mqm/java ディレクトリーを削除します。

```
DLTLICPGM LICPGM(5648C60) OPTION(*ALL)
```

2. 前の手順で IFS ディレクトリー /QIBM/ProdData/mqm/java およびそのサブディレクトリーの削除に失敗した場合は、**EDTF** コマンドを使用します。例えば、次のようにします。

```
EDTF STMF('/QIBM/ProdData/mqm')
```

そして、java ディレクトリーに対してオプション 9 を選択します。

IBM i IBM i でのキュー・マネージャーの最新バージョンへのマイグレーション

IBM i でキュー・マネージャーを最新の MQ バージョンにマイグレーションするには、以下の手順に従ってください。

始める前に

1. マイグレーション計画を作成します。計画作業 [最新バージョンへのマイグレーション計画](#) をガイドとして使用します。
2. 最新バージョンの製品の IBM MQ システム要件を確認します。 [IBM MQ のシステム要件](#) を参照してください。
3. インストールされている他の SupportPac が最新バージョンの製品に適用可能であるかどうかを調べてください。

このタスクについて

マイグレーションには、次の 2 つのタイプがあります。

- マイグレーションを同じマシンで実行する (オプションでハードウェアのアップグレードを伴う)。このマイグレーションはスリップ・インストールといいます。IBM i では、新しいバージョンをインストールする前に古いバージョンをアンインストールする作業はオプションです。
- マイグレーションを別のマシンで実行する。このマイグレーションは *Side by Side* インストールといいます。

サイドバイサイド・インストールでは、キュー・マネージャーを中断することなく、新規環境を最初に準備することができます。また、マイグレーションが成功しなかった場合に、以前のバージョンのインストール済み環境を使用するように戻すというオプションがあります。ただし、このオプションには制限があります。制限がある理由は、キュー・マネージャーのデータを後のバージョンから復元することができないからです。以前のリリースでキュー・マネージャーを停止した時点からキュー・マネージャー・データの処理を再開する必要があります。

横並びのインストールを実行する場合は、まず新規サーバーに前提ソフトウェアをインストールして、新規サーバーの準備を整える必要があります。

Advanced Message Security をシステムに追加する場合は、製品のインストール時にオプション (2) を選択する必要があります。詳しくは、[256 ページの『IBM i での Advanced Message Security のインストール』](#) を参照してください。

関連タスク

[468 ページの『AIX and Linux でのキュー・マネージャーのマイグレーション』](#)

このセクションでは、キュー・マネージャーを後のバージョンの製品にマイグレーションする手順、およびキュー・マネージャーを前のバージョンの製品に復元する手順について詳しく説明しています。

[435 ページの『Windows でのキュー・マネージャーのマイグレーション』](#)

このセクションでは、キュー・マネージャーを後のバージョンの製品にマイグレーションする手順、およびキュー・マネージャーを前のバージョンの製品に復元する手順について詳しく説明しています。

[520 ページの『z/OS 上の IBM MQ のマイグレーション』](#)

このセクションでは、z/OS に関連するマイグレーション・タスクをグループごとにまとめています。

IBM i IBM iでのインストール方法

スリップ・インストールまたは横並びインストールを選択して、IBM MQ for IBM i をアップグレードします。

このタスクについて

スリップ・インストールでは、旧バージョンがインストールされているコンピューター上の IBM MQ for IBM i をアップグレードします。

横並びインストールでは、異なるコンピューター上で IBM MQ for IBM i をアップグレードします。開始する前にキュー・マネージャーを保存する必要があります。

以下のタスクの手順に従って、アップグレードを実行します。

スリップ・インストールでは 509 ページの『[IBM i で IBM MQ をアップグレードした後にキュー・マネージャーを復元する](#)』で説明されているアクションを実行する必要がない点を除き、どちらの形式のアップグレード手順も同じです。

IBM i IBM iでの IBM MQ アクティビティの終了

IBM MQ アプリケーションおよび接続を終了し、不要または未確定のメッセージをすべて除去します。

このタスクについて

スリップ・インストールまたは Side by Side インストールを実行する前に、以下の手順を実行します。

手順

1. *ALLOBJ 特殊権限を持つユーザー・プロファイル (QSECOFR など) でシステムにサインオンします。
2. 既存のバージョンの IBM MQ を使用するすべてのアプリケーションを停止します。
キュー・マネージャーを使用してアプリケーションを識別する際、コマンド WRKMQM、オプション 22 「キュー・マネージャー・ジョブの処理」を使用すると、これらを見つけるのに役立ちます。AMQ* または RUN* で始まるジョブは無視し、アプリケーションのジョブ名に注目します。
3. システム上のすべてのキュー・マネージャーについての、すべてのチャンネルを終了します。これを行うには、WRKMQMCHL コマンドを使用して、オプション 15 を選択します。
4. 各キュー・マネージャーについて、コマンド・サーバーを終了します。これを行うには、以下のコマンドを入力します。

```
ENDMQMSVR MQMNAME( QMGRNAME ) OPTION(*IMMED)
```

ここで、QMGRNAME はキュー・マネージャーの名前です。

5. キューから不要なメッセージを除去します。
6. 送信側またはサーバー・チャンネルによって保留している未確定メッセージを解決します。これを行うには、WRKMQMCHST コマンドを使用して、オプション 17 を選択します。
7. 各キュー・マネージャーについて、最新のメディア・リカバリー・チェックポイントを保存します。そのためには、次のようなコマンドを入力します。

```
RCDMQMIMG OBJ(*ALL) OBJTYPE(*ALL) MQMNAME( QMGRNAME ) DSPJRNDTA(*YES)
```

IBM i IBM iで IBM MQ を静止します。

すべてのキュー・マネージャーを停止します。必要な場合には、すべてのキュー・マネージャーを停止し、共用メモリーをタイディアップして、QMQM サブシステム内のすべてのジョブを終了させます。

このタスクについて

IBM MQ の正常シャットダウンを静止と呼びます。IBM MQ を新規バージョンにアップグレードするには、これを静止する必要があります。

手順

キュー・マネージャーを静止する準備をします。

1. 対話式の新しい IBM i セッションにサインオンして、どの IBM MQ オブジェクトにもアクセス中でないことを確認します。
2. 以下の権限があることを確認してください。
 - *ALLOBJ 権限、または QMQM ライブラリーのためのオブジェクト管理権限。
 - ENDSBS コマンドを使用するための十分な権限。
3. すべてのユーザーに対して、IBM MQ を停止する警告を出します。
4. 次のコマンドを入力して、mqweb サーバーを停止します。

```
ENDMQWEB
```

すべてのキュー・マネージャーを静止します。

5. ENDMQM コマンドを実行します。

```
ENDMQM MQMNAME(*ALL) OPTION(*CNTRL) ENDCCTJOB(*YES) RCDMQMIMG(*YES)
TIMEOUT( 15 )
```

ここで、15 はタイムアウト値 (秒) です。

ENDMQM コマンドが妥当な期間内 (少なくとも 10 分) で完了しない場合は、WRKMQM コマンドを使用します。このコマンドは、終了処理中のキュー・マネージャーを識別します。次に、以下のコマンドを実行して、それぞれを順番に強制停止します。

```
ENDMQM MQMNAME( QMGRNAME ) OPTION(*IMMED)
```

ここで、QMGRNAME はキュー・マネージャーの名前です。

以下のコマンドを実行して、共有メモリーの整理を完了します。

```
ENDMQM MQMNAME(*ALL) OPTION(*IMMED) ENDCCTJOB(*YES) RCDMQMIMG(*NO)
TIMEOUT( 15 )
```

前のステップのコマンドが完了しない場合は、サブシステムを即時に終了します。

6. 以下のコマンドを実行します。

```
ENDSBS SBS(QMQM) OPTION(*IMMED)
```

前のステップのコマンドも完了しない場合は、オペレーティング・システム・コマンド **ENDJOB** を使用して、サブシステム **QMQM** 内のすべてのジョブを終了します。

注: IBM MQ を開始する前にマシンでの IPL の実行を意図しない場合、ENDJOBABN を使用しないでください。ENDJOBABN を使用して IBM MQ ジョブを終了するとセマフォが損傷を受ける可能性があり、今度はキュー・マネージャーが開始しない場合があります。

7. QMGR を手動でシャットダウンする必要がある場合は、以下の順序でジョブを終了 (ENDJOB) してください。AMQA* または AMQZ* ジョブがタイディアップするまで、数分待ってください。
 - a. RUNMQLSR - TCP リスナー (マルチスレッド)
 - b. AMQCLMAA - TCP リスナー (シングルスレッド)
 - c. AMQRMPPA - チャネル・プロセスのプーリング・ジョブ
 - d. RUNMQCHI - チャネル・イニシエーター

- e. AMQCRSTA - MCA ジョブの受け取り
 - f. RUNMQCHL - MCA ジョブの送信
 - g. AMQCRS6B - LU62 受信側チャンネル
 - h. AMQPCSEA - コマンド・サーバー
 - i. RUNMQTRM - アプリケーション・トリガー・モニター
 - j. RUNMQDLQ - 送達不能キュー・ハンドラー
 - k. AMQFCXBA - IBM Integration Bus ワーカー・ジョブ
 - l. AMQFQPUB - キュー型パブリッシュ/サブスクライブ・デーモン
 - m. RUNMQBRK - IBM Integration Bus 制御ジョブ
 - n. AMQZMUC0 (「0」はゼロ) - ユーティリティ・マネージャー
 - o. AMQZMUF0 (「0」はゼロ) - ユーティリティ・マネージャー
 - p. AMQZMUR0 (「0」はゼロ) - ユーティリティ・マネージャー
 - q. AMQZMGR0 (「0」はゼロ) - プロセス・コントローラー
 - r. AMQRRMFA - クラスター・リポジトリ・マネージャー
 - s. AMQZDMAA - 据え置きメッセージ・マネージャー
 - t. AMQZFUMA - オブジェクト権限マネージャー
 - u. AMQZLSA0 (「0」はゼロ) - LQM エージェント
 - v. AMQZLAA0 (「0」はゼロ) - LQM エージェント
 - w. AMQZXMA0 (「0」はゼロ) - 実行コントローラー
8. 以下のコマンドを実行します。

```
ENDMQM MQMNAME( QMGRNAME ) OPTION(*IMMED)
```

9. 以下のコマンドを実行します。

```
ENDMQM MQMNAME(*ALL) OPTION(*CNTRL) ENDCCTJOB(*YES) RCDMQMIMG(*NO)
TIMEOUT( 05 )
```

ここで、05 はタイムアウト値 (秒) です。

10. 共用メモリーを手動でクリーンアップします。

以下のコマンドを実行します。

```
EDTF '/QIBM/UserData/mqm/qmgrs'
```

次に以下を行います。

- a. **&SYSTEM** のオプション 5 を選択し、ディレクトリー isem, esem, msem, ssem, および shmem が空であることを確認します。
- b. **QMGRNAME** のオプション 5 を選択し、ディレクトリー- isem, esem, msem, ssem, および shmem が空であることを確認します。
- c. QMGRNAME ディレクトリー内の **&ipcc** に対してオプション 5 を選択し、ディレクトリー- isem, esem, msem, ssem, および shmem が空であることを確認します。
- d. QMGRNAME ディレクトリー内の **&qmpersist** に対してオプション 5 を選択し、ディレクトリー- isem, esem, msem, ssem, および shmem が空であることを確認します。
- e. **&app** のオプション 5 を選択し、ディレクトリー isem, esem, msem, ssem, および shmem が空であることを確認します。

IBM i IBM i で IBM MQ データを保存

不要な FDC ファイル、トレース・ファイル、およびジョブ・ファイルを除去した後で、IBM MQ データを保存します。

始める前に

不要および未確定のメッセージを除去するためのタスクを完了して、IBM MQ を静止しておく必要があります。

このタスクについて

手順

1. システム上の各キュー・マネージャー・ライブラリーについて、保存ファイルを作成します。これを行うには、以下のコマンドを発行します。

```
CRTSAVF FILE(QGPL/ queue_manager_library )
```

ここで、*queue_manager_library* の名前はキュー・マネージャーの名前の前に QM を付けた構成となります。

2. キュー・マネージャー・ライブラリーを保存ファイルに保存します。これを行うには、以下のコマンドを発行します。

```
SAVLIB LIB( queue_manager_library ) DEV(*SAVF)  
SAVF(QGPL/ queue_manager_library )
```

3. 以下のディレクトリーから不要な FDC データをすべて除去します。

```
QIBM/UserData/mqm/errors
```

4. 以下のコマンドで古い FDC ファイルを除去します。

```
RMVLNK OBJLNK('/QIBM/UserData/mqm/errors/*.FDC')
```

このコマンドは、IFS 内で拡張子「FDC」を持つすべてのファイルをクリーンアップします。

5. 以下のコマンドで古い JOB ファイルを除去します。

```
RMVLNK OBJLNK('/QIBM/UserData/mqm/errors/*.JOB')
```

このコマンドは、IFS 内で拡張子「JOB」を持つすべてのファイルをクリーンアップします。

6. 以下のディレクトリーから不要なトレース・データをすべて除去するか、以下のディレクトリー全体を除去します。

```
QIBM/UserData/mqm/trace
```

7. 以下のコマンドでトレース・ファイルをすべて除去します。

```
RMVLNK OBJLNK('/qibm/userdata/mqm/trace/*')
```

8. IBM MQ IFS データ用の保存ファイルを作成します。これを行うには、以下のコマンドを発行します。

```
CRTSAVF FILE(QGPL/QMUSERDATA)
```

9. 以下のコマンドを使用して、IBM MQ IFS データを保存します。


```
SAV DEV('/QSYS.LIB/QGPL.LIB/QMUSERDATA.FILE') OBJ('/QIBM/UserData/mqm')
```

10. IBM MQ を新規マシン上で実行する場合、新規マシンに保存ファイルを転送します。

IBM i IBM i への IBM MQ サーバーのインストール
IBM MQ サーバーを 1 次言語でインストールします。

始める前に

インストールの計画、インストール・ディスクの取得、およびシステム値の設定が完了しました。68 ページの『オペレーティング・システムの構成と調整 (IBM i)』を参照してください。

このタスクについて

IBM MQ サーバーをインストールし、オブジェクト変換を実施します。オブジェクト変換では、古いバージョンから新しいバージョンにオブジェクトを移行します。オブジェクトの初回使用時ではなく、今すぐに変換を行うことで、アップグレードした製品を初めて使用する際のスローダウンを回避します。

オプション・ステップを実行してライセンスを事前承認した後、**RSTLICPGM** コマンドは対話式入力を必要とせずに実行されます。それ以外の場合は、使用許諾契約書が表示されます。8 ページの『ライセンス要件』を参照してください。

手順

1. *ALLOBJ 特殊権限を持つユーザー・プロファイル (QSECOFR など) でシステムにサインオンします。
2. オプションで、次のコマンドを実行することによって、事前にご使用条件に同意します。

```
CALL PGM (QSYS/QLPACAGR) PARM ('5724H72' 'V8R0M0' '0000' 0)
```

ここでの **PARM** のパラメーターは、以下のとおりです。

5724H72

IBM i の製品 ID。

V9R3M0

バージョン、リリース、および修正レベル。

0000

*BASE IBM MQ 製品オプションのオプション番号。

0

未使用のエラー構造体。

3. IBM MQ for IBM i ベース製品および 1 次言語をインストールします。

```
RSTLICPGM LICPGM (5724H72) DEV (installation device) OPTION (*BASE) OUTPUT (*PRINT)
```

ここでの **RSTLICPGM** のパラメーターは、以下のとおりです。

LICPGM (5724H72)

IBM i の製品 ID。

DEV (installation device)

製品のロード元のデバイス。一般的なものは、OPT01 などの光ディスク・ドライブです。

OPTION (*BASE)

ベースの IBM MQ for IBM i 製品をインストールします。

未指定パラメーター

RSTOBJ (*ALL) などの指定されていないパラメーターは、デフォルトに戻ります。このコマンドは、IBM MQ と、ご使用のシステムの 1 次言語用の言語ファイルの両方をインストールします。追加言語をインストールする場合は、[翻訳バージョンのインストール](#)を参照してください。

次のタスク

プログラム一時修正 (PTF) が発行されていれば、それらすべてをインストールします。

IBM i IBM i へのサンプルのインストール
IBM MQ サンプルをインストールします。

始める前に

まだサインオンしていない場合は、*ALLOBJ 特殊権限を持つユーザー・プロファイル (QSECOFR など) でシステムにサインオンします。

このタスクについて

サンプルをインストールします。

オプション・ステップを実行してライセンスを事前承認した後、**RSTLICPGM** コマンドは対話式入力が必要とせずに実行されます。それ以外の場合は、使用許諾契約書が表示されます。[8 ページの『ライセンス要件』](#)を参照してください。

手順

1. オプションで、次のコマンドを実行することによって、事前にご使用条件に同意します。

```
CALL PGM (QSYS/QLPACAGR) PARM ('5724H72' 'V8R0M0' '0001' 0)
```

ここでの **PARM** のパラメーターは、以下のとおりです。

5724H72

IBM i の製品 ID。

V9R3M0

バージョン、リリース、および修正レベル。

0001

サンプルのオプション番号。

0

未使用のエラー構造体。

2. 次のコマンドを使用して、サンプルをインストールします。

```
RSTLICPGM LICPGM (5724H72) DEV (installation device) OPTION (1) OUTPUT (*PRINT)
```

ここでの RSTLICPGM のパラメーターは、以下のとおりです。

LICPGM (5724H72)

IBM i の製品 ID。

DEV (installation device)

製品のロード元のデバイス。一般的なものは、OPT01 などの光ディスク・ドライブです。

OPTION (1)

IBM i のサンプルをインストールします。

OUTPUT (*PRINT)

ジョブのスプール出力を使用して出力を印刷します。

IBM i IBM i での翻訳バージョンのインストール
各国語の中から選択した IBM MQ の翻訳バージョンをインストールします。

このタスクについて

IBM i の次の言語バージョンがご利用可能です。

表 47. IBM MQ for IBM i の各国語バージョン

言語 ID	言語
2909	ベルギー英語
2966	ベルギー・フランス語 MNCS (各国間共通文字セット)
2981	カナダ・フランス語 MNCS
2975	チェコ語
2950	英語 (大文字)
2924	英語 (大文字および小文字)
2984	米国英語 DBCS
2938	米国英語 (大文字) DBCS
2928	フランス語
2940	フランス語 MNCS
2929	ドイツ語
2939	ドイツ語 MNCS
2976	ハンガリー語
2932	イタリア語
2942	イタリア語 MNCS
2962	日本語
2986	韓国語
2978	ポーランド語
2979	ロシア語
2989	中国語 (簡体字)
2931	スペイン語

IBM MQ for IBM i は、ご使用のシステムの 1 次言語でインストールされます。

507 ページの表 47 に示すいずれかの言語で、製品の追加バージョンをインストールできます。これを行うには、以下のステップを実行します。

手順

1. *ALLOBJ 特殊権限を持つユーザー・プロファイルでシステムにサインオンします。
2. 適切な言語 ID を指定して、次のコマンドを実行します。

```
RSTLICPGM LICPGM(5724H72) DEV( installation device ) RSTOBJ(*LNG) LNG( language ID )
```

これにより、言語に対応する QSYS ライブラリーにコマンド、メッセージ・ファイル、およびパネル・グループがインストールされます。例えば、フランス語にはライブラリー QSYS2928 が使用されます。この QSYS29nn ライブラリーが存在しない場合は、**RSTLICPGM** コマンドで作成されます。

タスクの結果

注：

1. 日本語版の IBM MQ for IBM i を実行するには、ジョブの CCSID は 930 (5026) でなく 939 (5035) でなければなりません。これは、IBM MQ が小文字の英字を使用するためです。
2. CD に含まれない言語が 1 次言語であるマシンに IBM MQ for IBM i をインストールする場合、インストール・プログラムにより、その言語の製品が入っている CD をロードするようプロンプトが出されます。しかし、製品 CD が 1 枚しかない場合は、IBM MQ 製品がその言語に翻訳されていないことを意味します。この問題を回避するには、以下のように進めます。
 - 提供されているいずれかの言語で製品をインストールしてから、対応する QSYS29nn ライブラリーをシステム・ライブラリー・リストに追加します (**CHGSYSLIBL** コマンドなどを使用)。同時に、ライブラリー・リストの上の方のライブラリーに IBM MQ *CMD、*MENU、または *MSGF オブジェクトがないことを確認してください。いずれかが存在する場合は、そのオブジェクトを削除するか (古いバージョンの IBM MQ を参照しているため)、あるいはシステム・ライブラリー・リストを再配列してください (プロダクトが 2 つ以上の提供された言語でインストールされているため)。

IBM i IBM i でのインストールの検査 インストールが成功したことを確認する方法。

手順

1. 製品が正しくロードされたことを確認するには、ソフトウェア資源の表示 (DSPSFWRSC) コマンドを発行して、ライセンス・プログラム 5724H72 がリストされていることを確認します。ベースおよびサンプル (オプション) をインストールした場合には、次のように表示されます。

```
Resource
ID      Option Feature Description
5724H72 *BASE  5050 IBM MQ for IBM i
5724H72 *BASE  2924 IBM MQ for IBM i
5724H72 1      5050 IBM MQ for IBM i - Samples
```

2. 「ソフトウェア資源の表示」画面の表示中に F11 キーを押すと、インストールされたプロダクトのライブラリーおよびバージョン番号が表示されます。

```
Resource      Feature
ID      Option Feature Type Library Release
5724H72 *BASE  5050 *CODE QMQM V9R3M0 5724H72 *BASE  2924 *LNG  QMQM  V9R3M0
5724H72 1      5050 *CODE QMQMSAMP V9R3M0
```

3. 言語バージョンを追加してインストールした場合には、それらのバージョンについての項目も表示されます。例えば、フランス語バージョンをインストールした場合、フランス語の言語 ID は 2928 なので、次のように表示されます。

a)

```
Resource
ID      Option Feature Description
5724H72 *BASE  2928 IBM MQ for IBM i
```

b) F11 キーを押すと次のように表示されます。

```
Resource      Feature
ID      Option Feature Type Library Release
5724H72 *BASE  2928 *LNG  QSYS2928 V9R3M0
```

4. インストールしたバージョンを正確に確認するには、DSPMQMVER コマンドを使用します。例えば V9R3M0 の場合は、次のように報告されます。

```
Version: 9.2.0.0
```

IBM i IBM i でのアップグレードの検査

インストールの検査後に、IBM MQ サブシステムを始動し、キュー・マネージャーを確認して、新しいメディア・リカバリー・チェックポイントを取得します。

このタスクについて

最新バージョンの IBM MQ for IBM i に正常にマイグレーションされたかどうか確認するには、以下のようになります。

手順

1. QMQMADM を、ユーザー・プロファイルの 1 次または 2 次のグループ・プロファイルにします。再始動するには、以下に示すコマンドを 1 つ発行してください。

```
CHGUSRPRF USRPRF( YOUR PROFILE ) GRPPRF(QMQMADM)
CHGUSRPRF USRPRF( YOUR PROFILE ) SUPGRPPRF(QMQMADM)
```

2. 次のコマンドを使って IBM MQ サブシステムを始動します。

```
STRSBS SBSD(QMQM/QMQM)
```

(既に実行中の場合、エラー・メッセージ CPF1010 を受け取りますが、無視しても構いません。)

3. 以下のコマンドを発行して、キュー・マネージャーにアクセス可能か確認します。

```
WRKMQM
```

オプション 14 を使用すると、各キュー・マネージャーを開始できます。

オプション 5 を使用すると、各キュー・マネージャーの属性を確認できます。

4. キュー・マネージャー・オブジェクトを確認する他のオプションも使用できます。例えば、キューの確認にはオプション 18、チャンネルの確認にはオプション 20 を使用します。
5. 以下のコマンドを使用して、新しいメディア・リカバリー・チェックポイントを取得します。

```
RCDMQMIMG OBJ(*ALL) OBJTYPE(*ALL) MQMNAME( QMGRNAME ) DSPJRNDTA(*YES)
```

ここで、QMGRNAME はキュー・マネージャーの名前です。

IBM i

IBM i で IBM MQ をアップグレードした後にキュー・マネージャーを復元する保存したキュー・マネージャーを、アップグレード済みのサーバーに復元することで、Side by Side アップグレードを完了します。

始める前に

注: このタスクは、横並びのアップグレードを実行している場合にのみ実行してください。

キュー・マネージャー・データを保存済みであること (501 ページの『IBM i での IBM MQ アクティビティの終了』を参照)、およびアップグレードをインストール済みかつ検査済みであることを確認してください。

このタスクについて

キュー・マネージャー・データおよびジャーナル・レシーバーを、アップグレードしたサーバーに転送します。

手順

1. 以下のコマンドを使用して、各キュー・マネージャーのキュー・マネージャー・ライブラリーを復元します。

```
RSTLIB SAVLIB( queue_manager_library ) DEV(*SAVF) (*PRINT)
SAVF(QGPL/ queue_manager_library )
```

ここで、`queue_manager_library` の名前はキュー・マネージャーの名前の前に `QM` を付けた構成となります。

2. 以下のコマンドを使用して、IBM MQ IFS データを復元します。

```
RST DEV('/QSYS.LIB/QGPL.LIB/QMUSERDATA.FILE') OBJ('/QIBM/UserData/mqm') (*PRINT)
```

3. ジャーナル・レシーバーを関連付けるには、`PF4` を押してオプション 9 を選択して、各キュー・マネージャー・ライブラリーのジャーナル `AMQAJRN` でコマンド `WRKJRN` を実行します。
4. ワーク・マネジメント環境、ジョブ記述、およびプールをセットアップするには、[IBMi の管理のガイド](#) を参照してください。その他の場合は、デフォルトのセットアップを使用してください。

IBMi

IBM MQ for IBM i のアップグレード後
IBM MQ for IBM i のアップグレード後に行う作業。

このタスクについて

アップグレードが正常に完了したことを確認します。

手順

QGPL の保存ファイルに保存したデータを削除します。このデータは、[504 ページの『IBM i で IBM MQ データを保存』](#) で保存したものです。

IBMi

IBM i のインストール後の作業
IBM MQ for IBM i のインストール後、使用前に行う作業。

このタスクについて

ご使用のシステムに IBM MQ for IBM i が正しくインストールされたら、以下を行ってください。

手順

1. IBM i の最新製品情報については、[IBM MQ のシステム要件](#) を参照してください。
2. すべてのフィックスパックをインストールして適用するには、[326 ページの『IBM i での保守レベル・アップデートの適用』](#) を参照してください。
3. 複数のシステム、および OS/400 または IBM i、および IBM MQ の異なるリリースの組み合わせを使用している場合は、制御言語プログラムをコンパイルする際に注意が必要です。制御言語プログラムが稼働する予定のシステムか、OS/400 または IBM i、および IBM MQ のリリースの組み合わせが同じであるシステムのいずれかで、コンパイルを行う必要があります。新しいバージョンの IBM MQ をインストールするときに、`QSYS/DLTCMD` コマンドを使用してすべての `QSYSVvRrMm` ライブラリーから、前のリリースの IBM MQ コマンドをすべて削除してください。
4. システムに IBM MQ をインストールしたことがない場合は、`QMADM` グループ・プロファイルにユーザー・プロファイルを追加する必要があります。`CHGUSRPRF` コマンドを使用して、`QMADM` グループ・プロファイルのキュー・マネージャー・メンバーの作成および管理に使用されるすべてのユーザー・プロファイルを作成します。
 - a) 次のコマンドを発行して、IBM MQ サブシステムを開始します。

```
STRSBS SBS(DQMADM/QMADM)
```

注：サブシステムは、システムの各 IPL の後で始動する必要があるため、システムの始動プロセスの一部として始動するように選択することができます。

5. システム・デフォルト・オブジェクトを作成します。キュー・マネージャーを作成するために CRTMQM コマンドを実行すると、システム・デフォルト・オブジェクトが自動的に作成されます。例えば、CRTMQM MQMNAME(QMGRNAME) ASP(*SYSTEM)。これらのシステム・デフォルト・オブジェクトは、STRMQM コマンドを使用してリフレッシュすることができます。(注意: このコマンドは既存のデフォルト・オブジェクトをすべて置換します。) 例えば、STRMQM MQMNAME(QMGRNAME) RDEFSYS(*YES) のようになります。このコマンドの使用法については、画面上のヘルプを参照してください。

注: コマンド STRMQM MQMNAME(QMGRNAME) RDEFSYS(*YES):

- コマンドはオブジェクトを再作成せず、すべての SYSTEM.* に対して CRTxxxx REPLACE (*YES) を実行します。オブジェクト。
- これは、オブジェクトのパラメーターをそのデフォルト値に戻すことを意味しています。そのため、例えば SYSTEM.DEFAULT.LOCAL.QUEUE オブジェクトにおいて TRGENBL が *YES に変更されていた場合には、このコマンドが実行されると TRGENBL(*NO) に戻されます。
- キューにメッセージが存在する場合には、キューは物理的には削除されない ので、メッセージはそのままになります。
- SYSTEM.AUTH.DATA.QUEUE の内容は、このコマンドが実行されても 影響を受けません。
- そのため、この内容 (やその他の重要なキューの内容) が壊れた場合には、それを 物理的に削除して最初から作り直すか、あるいはバックアップから再作成する必要があります。

タスクの結果

これで IBM MQ for IBM i の使用を開始する準備ができました。

注: IBM MQ for IBM i をインストールすると、次の 2 つのユーザー・プロファイルが作成されます。

- QMQM
- QMQMADM

これらの 2 つのオブジェクトは、IBM MQ for IBM i を正常に実行するために不可欠なオブジェクトです。これらを変更したり削除したりしないでください。そのような操作を行ってしまった場合、IBM は、ご使用のプロダクトが正しく動作することを保証できません。

IBM MQ およびデータをアンインストールすると、それらのプロファイルは削除されます。IBM MQ のみをアンインストールすると、それらのプロファイルは保持されます。

IBM i 新しいバージョンへのキュー・マネージャーのマイグレーション (IBM i) - 代替方法

前のバージョンのキュー・マネージャーを新しいバージョンにマイグレーションする代替方法

始める前に

1. この製品の後のバージョンの IBM MQ システム要件を確認します。 [IBM MQ のシステム要件](#) を参照してください。
2. インストールされている他の SupportPac が後のバージョンの IBM MQ に適用可能であるかどうかを調べてください。

このタスクについて

この形式のマイグレーションには、さまざまな部分があります。

1. IBM MQ 製品のアップグレードの一部として、以下のタスクを実行します。
 - a. [512 ページの『IBM MQ を IBM i にインストールするための準備』](#)
 - b. [512 ページの『IBM i への IBM MQ サーバーのインストール』](#)
2. IBM MQ 製品をアップグレードした後、以下のタスクを実行します。
 - a. [513 ページの『インストール後の作業』](#)

以下のタスクを実行して、アップグレードに向けてシステムを準備します。

手順

1. 以下のコマンドを発行して、IBM MQ キュー・マネージャーを停止します。

```
ENDMQM MQMNAME(*ALL) OPTION(*IMMED) ENDCCTJOB(*YES) RCDQMIMG(*YES)
TIMEOUT(30)
```

このコマンドを発行するユーザー・プロファイルに *ALLOBJ 権限があることを確認してください。

2. システム上の各キュー・マネージャー・ライブラリーについて、保存ファイルを作成します。これを行うには、以下のコマンドを発行します。

```
CRTSAVF FILE(QGPL/ queue_manager_library )
```

ここで、*queue_manager_library* の名前はキュー・マネージャーの名前の前に QM を付けた構成となります。

3. キュー・マネージャー・ライブラリーを保存ファイルに保存します。これを行うには、以下のコマンドを発行します。

```
SAVLIB LIB( queue_manager_library ) DEV(*SAVF)
SAVF(QGPL/ queue_manager_library )
```

4. IBM MQ IFS データ用の保存ファイルを作成します。これを行うには、以下のコマンドを発行します。

```
CRTSAVF FILE(QGPL/QMUSERDATA)
```

5. 以下のコマンドを使用して、IBM MQ IFS データを保存します。

```
SAV DEV('/QSYS.LIB/QGPL.LIB/QMUSERDATA.FILE') OBJ('/QIBM/UserData/mqm')
```

6. IBM MQ を新規マシン上で実行する場合、新規マシンに保存ファイルを転送します。
7. 同じマシンでアップグレードが必要な場合にのみ、IBM MQ 製品をアップグレードする前に以下のコマンドを発行します。
 - a) DLTMQM QMgrName
 - b) ENDSBS SBS(QMQM) OPTION(*IMMED)
 - c) WRKOBJLCK OBJ(QMQM) OBJTYPE(*LIB)
 システムにロックが存在していれば、それらをすべて解放します。

IBM MQ サーバーを 1 次言語でインストールし、オブジェクト変換を実施します。

始める前に

以下のいずれの場合も、計画が完了していること、およびシステム値が設定されていることを確認してください。68 ページの『オペレーティング・システムの構成と調整 (IBM i)』を参照してください。

- [Passport Advantage](#) および [Passport Advantage Express Web](#) サイトから製品を入手した場合は、`EGA.README.txt` ファイルの説明に従ってください。
- ディスクから製品を入手した場合は、このトピック内の説明に従ってください。

このタスクについて

IBM MQ サーバーをインストールし、オブジェクト変換を実施します。オブジェクト変換では、古いバージョンから新しいバージョンにオブジェクトを移行します。オブジェクトの初回使用時ではなく、今すぐに変換を行うことで、アップグレードした製品を初めて使用する際のスローダウンを回避します。

オプション・ステップを実行してライセンスを事前承認した後、**RSTLICPGM** コマンドは対話式入力が必要とせずに実行されます。それ以外の場合は、使用許諾契約書が表示されます。[8 ページの『ライセンス要件』](#)を参照してください。

手順

1. *ALLOBJ 特殊権限を持つユーザー・プロファイル (QSECOFR など) でシステムにサインオンします。
2. オプションで、次のコマンドを実行することによって、事前にご使用条件に同意します。

```
CALL PGM (QSYS/QLPACAGR) PARM ('5724H72' 'V8R0M0' '0000' 0)
```

ここでの **PARM** のパラメーターは、以下のとおりです。

5724H72

IBM i の製品 ID。

V9R3M0

バージョン、リリース、および修正レベル。

0000

*BASE IBM MQ 製品オプションのオプション番号。

0

未使用のエラー構造体。

3. IBM MQ for IBM i ベース製品および 1 次言語をインストールします。

```
RSTLICPGM LICPGM (5724H72) DEV (installation device) OPTION (*BASE) OUTPUT (*PRINT)
```

ここでの RSTLICPGM のパラメーターは、以下のとおりです。

LICPGM (5724H72)

IBM i の製品 ID。

DEV (installation device)

製品のロード元のデバイス。一般的なものは、OPT01 などの光ディスク・ドライブです。

OPTION (*BASE)

ベースの IBM MQ for IBM i 製品をインストールします。

未指定パラメーター

RSTOBJ (*ALL) などの指定されていないパラメーターは、デフォルトに戻ります。このコマンドは、IBM MQ と、ご使用のシステムの 1 次言語用の言語ファイルの両方をインストールします。追加言語をインストールする場合は、[翻訳バージョンのインストール](#)を参照してください。

次のタスク

プログラム一時修正 (PTF) が発行されていれば、それらすべてをインストールします。

IBM MQ サンプルをインストールするには、[506 ページの『IBM i へのサンプルのインストール』](#)を参照してください。

インストール後の作業

IBM MQ をアップグレードした後に必要なアクション。

このタスクについて

サンプルをインストールします。

製品のインストール後にこれらのステップを実行します。

手順

1. 次のコマンドを発行します。
 - a) STRSBS SBSD(QMQM/QMQM)
 - b) CRTMQM MQMNAME(QMgrName) DFTQMGR(*YES)
「IBM MQ queue manager created.」というメッセージを受け取ります。
 - c) STRMQM MQMNAME(QMgrName)
「IBM MQ queue manager 'QMgrName' started.」というメッセージを受け取ります。
2. 以下のコマンドを発行します。

```
STRMQMQSC SRCMBR(QMgrName) SRCFILE(*CURLIB/QMQSC) OPTION(*RUN)
MQMNAME(QMgrName)
```

3. コマンド CALL PGM(*CURLIB/QMgrName) を発行して、IBM MQ 権限を再適用します。
 - a) CLP を次のようにコンパイルする必要があります。

```
CRTCLPGM PGM(*CURLIB/QMgrName) SRCFILE(*CURLIB/QMAUT) SRCMBR(*PGM)
```

IBM i IBM i での IBM MQ システム全体のアップグレード

IBM i 上の IBM MQ システムをアップグレードする方法

始める前に

システム全体をバックアップしたことを確認します。

このタスクについて

IBM i で IBM MQ システムをアップグレードするには、スリップ・インストールを実行します。

詳細については、501 ページの『[IBM i でのインストール方法](#)』を参照してください。

関連タスク

435 ページの『[Windows でのキュー・マネージャーのマイグレーション](#)』

このセクションでは、キュー・マネージャーを後のバージョンの製品にマイグレーションする手順、およびキュー・マネージャーを前のバージョンの製品に復元する手順について詳しく説明しています。

IBM i IBM i での IBM MQ MQI client の最新バージョンへのマイグレーション

IBM MQ MQI client をマイグレーションする前に、マイグレーション計画を作成します。クライアント・ワークステーション上のすべての IBM MQ アクティビティを停止してください。IBM MQ MQI client のインストール済み環境をアップグレードします。必要な構成変更およびアプリケーションの変更を行います。

始める前に

1. マイグレーション計画を作成します。498 ページの『[IBM i での IBM MQ の新しいバージョンへのマイグレーションの計画](#)』の計画作成作業をガイドとして使用してください。

手順

1. この製品の後のバージョンの IBM MQ システム要件を確認します。
[IBM MQ のシステム要件](#)を参照してください。6 ページの『[IBM MQ のコンポーネントと機能](#)』および10 ページの『[ダウンロード可能なインストール・イメージの入手先](#)』を参照してください。

2. 影響がある IBM MQ の変更点すべてについて確認します。

388 ページの『[マイグレーションに影響を与える変更点](#)』を参照してください。

3. ワークステーション上のすべての IBM MQ アクティビティを終了します。

4. クライアントをアップグレードします。

ワークステーション上の IBM MQ MQI client for IBM i インストール済み環境をアップグレードするには、82 ページの『[IBM i への IBM MQ クライアントのインストール](#)』を参照してください。

次のタスク

マイグレーション計画内の作業を完了します。例えば、IBM MQ MQI client のアプリケーションが最新バージョンで正しく動作しているか検証する作業などがあります。

関連概念

397 ページの『[IBM MQ MQI client マイグレーション](#)』

IBM MQ MQI client ・マイグレーションとは、IBM MQ MQI client 構成、およびクライアント・チャネルとサーバー・チャネルをあるバージョンから別のバージョンに変換するプロセスのことです。クライアント・マイグレーションは、IBM MQ MQI client をアップグレードした後に実行でき、元に戻すことができます。

関連タスク

82 ページの『[IBM i への IBM MQ クライアントのインストール](#)』

IBM MQ client for IBM i は、IBM MQ 製品の一部です。

484 ページの『[AIX and Linux 上の IBM MQ MQI client のマイグレーション](#)』

IBM MQ MQI client をマイグレーションする前に、マイグレーション計画を作成します。クライアント・ワークステーション上のすべての IBM MQ アクティビティを停止してください。IBM MQ MQI client のインストール済み環境をアップグレードします。必要な構成変更およびアプリケーションの変更を行います。

452 ページの『[Windows 上の IBM MQ MQI client のマイグレーション](#)』

IBM MQ MQI client をマイグレーションする前に、マイグレーション計画を作成します。クライアント・ワークステーション上のすべての IBM MQ アクティビティを停止してください。IBM MQ MQI client のインストール済み環境をアップグレードします。必要な構成変更およびアプリケーションの変更を行います。

[サーバーと同じマシンへの IBM MQ MQI clients のインストール](#)

IBM i IBM i での単一インスタンス・キュー・マネージャーから複数インスタンス・キュー・マネージャーへのマイグレーション

IBM i で単一インスタンス・キュー・マネージャーを複数インスタンス・キュー・マネージャーに移行するには、キュー・マネージャーのデータを共用ディレクトリーに移動し、他の 2 つのサーバーでキュー・マネージャーを再構成する必要があります。

始める前に

このタスクの一部として複数インスタンス・キュー・マネージャーを実行するための前提条件を確認する必要があります。一部の環境は、複数インスタンス・キュー・マネージャーでテストされていて、動作することが確認されています。IBM i は、複数インスタンス・キュー・マネージャーでテストされていて、動作することが確認されています。テスト対象環境のリストは、[Testing statement for IBM MQ multi-instance queue manager file systems](#) を参照してください。このサポート・ステートメントでは、リストされている環境ごとにバージョンと前提条件情報が詳細に説明されています。他の環境でも動作する可能性があります。他の環境を適格なものにするのに役立つテスト・ツールが IBM MQ に付属しています。

複数インスタンス・キュー・マネージャーを稼働させるためには、サーバーが 3 つ存在する必要があります。1 つのサーバーには、キュー・マネージャーのデータとログを保管するためのファイル共有システムを置きます。他のサーバーでは、キュー・マネージャーのアクティブ・インスタンスとスタンバイ・インスタンスを稼働させます。

このタスクについて

複数インスタンス・キュー・マネージャーに変換する単一インスタンス・キュー・マネージャーが存在するとします。キュー・マネージャーの変換自体は簡単ですが、完全に自動化された実稼働環境を作成するために他のタスクを実行する必要があります。

複数インスタンス・キュー・マネージャー用の前提条件を確認し、環境をセットアップして検査する必要があります。複数インスタンス・キュー・マネージャーで障害が発生して自動的に再始動しているかどうかを検出する、モニターおよび管理システムをセットアップする必要があります。再始動されていた場合、再始動を引き起こした原因を突き止め、それを修正し、スタンバイ・インスタンスを再始動することができます。また、アプリケーションでキュー・マネージャーの再始動後に処理を再開できるように、アプリケーションまたはアプリケーションのキュー・マネージャーへの接続方法を変更する必要があります。

手順

1. キュー・マネージャーを稼働させる予定のオペレーティング・システム、およびキュー・マネージャーのデータとログが保管されるファイル・システムを確認します。それらが複数インスタンス・キュー・マネージャーを稼働させられるものであることを確認します。

- a) IBM MQ の複数インスタンス・キュー・マネージャー・ファイル・システムに関するテスト・ステートメントを調べます。オペレーティング・システムとファイル・システムの組み合わせがテストされているかどうか、複数インスタンス・キュー・マネージャーを稼働可能かどうかを確認します。

ファイル共有システムでは、複数インスタンス・キュー・マネージャーの稼働に適切なリース・ベースのロックを提供する必要があります。リース・ベースのロックは、一部のファイル共有システムの最近の機能で、ケースによっては修正が必要です。サポート・ステートメントでは、重要な情報が提供されます。

- b) **amqmfscck** を実行して、ファイル・システムが正しく構成されていることを検査します。

ファイル・システムは、データ保全性よりもパフォーマンスを重視して構成されることがあります。ファイル・システム構成を検査することが重要です。**amqmfscck** ツールからの否定的な報告は、設定値が適切でないことを通知します。肯定的な結果はファイル・システムが適切であることを示すものですが、この結果はファイル・システムが適切であるという最終的な評価ではありません。これは、良い兆候を示すものです。

- c) 技術情報 Testing a shared file system for compatibility with IBM MQ Multi-instance Queue Managers で提供されている保全性検査アプリケーションを実行します。

この検査アプリケーションでは、キュー・マネージャーが正しく再始動していることをテストします。

2. キュー・マネージャー・インスタンスを実行している各サーバーからネットワーク・ファイル・システム上の共有にアクセスできるようにユーザーとグループを構成します。

IBM i では、QMQM、QMADM、および共有へのアクセス権限を付与されている他のすべてのユーザー・プロファイルは、すべてのサーバーで同じパスワードを所有している必要があります

3. ネットワーク・ファイル・システム上の共有用のディレクトリーを正しいアクセス権でセットアップします。

標準的な構成では、共有ディスクを使用するすべてのキュー・マネージャーのすべてのデータ・ディレクトリーとログ・ディレクトリーを含む単一の共有ディレクトリーをセットアップします。指定された qmgrs およびログ・ディレクトリーの共有 を参照してください。

例えば、MQHA という共有上に、サブディレクトリー **data** と **logs** を持つルート・ディレクトリーを作成します。各キュー・マネージャーは、**data** および **logs** の下に独自のデータおよびログ・ディレクトリーを作成します。以下のプロパティーを使用して MQHA を作成します。

IBM i では、指示に従って NetServer を使用してネットワーク共有を作成します。

4. キュー・マネージャーのデータとログを共有にコピーします。

各ファイルは、キュー・マネージャーをバックアップするための手順に従って手動でコピーすることを選択できます。以下のいずれかの方法を選択してください。

- **IBM MQ for IBM i** データのバックアップの手順に従って、キュー・マネージャー・データを共有場所にコピーします。このキュー・マネージャーに **DataPath** 構成属性が指定されている場合は、この方法を使用する必要があります。
- キュー・マネージャーを停止した後、次のコマンドを入力します。

```
hamvmqm /m /dd share\data /dd share\logs
```

ここで、*share* はステップ [516 ページの『3』](#) で作成したデータとログのロケーションです。

5. 現行のキュー・マネージャー・サーバーに保管されているキュー・マネージャーの構成情報を更新します。

hamvmqm コマンドを実行してキュー・マネージャーのデータとログを移動した場合は、そのコマンドにより構成情報は既に自動的に正しく変更されています。

キュー・マネージャーのデータとログを手動で移動していた場合は、以下のステップを完了させる必要があります。

- IBM i では、
 - a. *share* にあるキュー・マネージャー *qm.ini* ファイルの Log: スタンザを変更します。

```
LogPath= share/logs/QMgrName
```

- b. IBM MQ *mqs.ini* ファイルの QueueManager: スタンザを変更します。このファイルは通常、IBM i 上の /QIBM/UserData/mqm ディレクトリーにあります。

```
DataPath= share/data/QMgrName
```

ここで、*QMgrName* は、IBM i 上の *mqs.ini* ファイルの QueueManager: スタンザ内の Directory 名です。*share* は、データとログの移動先の共有です。

6. キュー・マネージャーの構成情報を新しいキュー・マネージャー・サーバーに追加します。
 - a) **dspmqinf** コマンドを実行して、前のリリースのキュー・マネージャーを実行したサーバー上のキュー・マネージャー情報を表示します。

```
dspmqinf -o command QMgrName
```

このコマンド出力は、次のようにすれば、キュー・マネージャー構成を即座に作成できるようにフォーマットされます。

```
addmqinf -s QueueManager -v Name= QMgrName -v Directory= QMgrName -v Prefix=d:\var\mqm Datapath= \share\data\QMgrName
```

- b) もう一方のサーバー上でキュー・マネージャー構成を作成します。

上の出力からコピーして **addmqinf** コマンドを実行します。

7. 新規サーバーのネットワーク・アドレスをクライアント定義とチャネル定義内の接続名に追加します。
 - a) このサーバーを参照する、クライアント、送信側、および要求側のすべての TCPIP 設定を探します。

クライアント設定は、クライアント定義テーブル (CCDT)、環境変数、Java プロパティ・ファイル、またはクライアント・コード内に存在する可能性があります。

クラスター・チャネルでは、キュー・マネージャーの接続名をそのクラスター受信側チャネルから自動的に検出します。クラスター受信側チャネル名が空白または省略されている限り、TCPIP はキュー・マネージャーをホストするサーバーの IP アドレスを検出します。

- b) 複数インスタンス・キュー・マネージャーをホストする両方のサーバーの TCPIP アドレスを含めるように、これらの接続ごとの接続名を変更します。

例えば、次のような行を

```
echo DISPLAY CHANNEL(ENGLAND) CONNAME | runmqsc QM1
```

```
5724-H72 (C) Copyright IBM Corp. 1994, 2024. ALL RIGHTS RESERVED.
```

```
Starting MQSC for queue manager QM1.
```

```
1: DISPLAY CHANNEL(ENGLAND) CONNAME
```

```
AMQ8414: Display Channel details.
```

```
CHANNEL(ENGLAND) CHLTYPE(SDR)
```

```
CONNAME(LONDON)
```

次のように変更します。

```
echo ALTER CHANNEL(ENGLAND) CHLTYPE(SDR) CONNAME('LONDON, BRISTOL') | runmqsc QM1
```

- ご使用のモニターと管理のプロシージャをキュー・マネージャーの再始動を検出するように更新します。
- 該当する場合、クライアント・アプリケーションを自動的に再接続可能になるように更新します。
- IBM MQ アプリケーションの開始プロシージャをキュー・マネージャー・サービスとして開始するように更新します。
- キュー・マネージャーの各インスタンスを始動して、それらの高可用性を可能にします。

始動した最初のインスタンスのキュー・マネージャーがアクティブ・インスタンスになります。
次のコマンドを 2 回 (各サーバー上で 1 回ずつ) 発行します。

```
stimqm -x QMgrName
```

次のタスク

複数インスタンス・キュー・マネージャーから最高の可用性を引き出すためには、クライアント・アプリケーションが再接続可能で、サーバー・アプリケーションが再始動可能であるように設計する必要があります。[アプリケーションの復旧](#)を参照してください。


関連概念

[アプリケーションの復旧](#)

[クライアントの自動再接続](#)

[チャンネルおよびクライアントの再接続](#)

[複数インスタンス・キュー・マネージャー](#)

 [IBM i での複数インスタンス・キュー・マネージャー共有ファイル・システム](#)

関連タスク

[キュー・マネージャー・データのバックアップ](#)

[ファイル共有システムのロックの検証](#)

関連資料

[amqmfsc \(ファイル・システム検査\)](#)

 [Multiplatforms での IBM MQ 構成情報の変更](#)

関連情報

[IBM MQ の複数インスタンス・キュー・マネージャーとの互換性があるかどうかについてのファイル共有システムの検査](#)

[IBM MQ の複数インスタンス・キュー・マネージャー・ファイル・システムに関するテスト・ステートメント](#)

IBM i IBM iでの単一インスタンス・キュー・マネージャーへの復帰

IBM iにおいて、スタンバイ・インスタンスを停止することによって、複数インスタンス・キュー・マネージャーを単一インスタンス・キュー・マネージャーに戻します。この後、アクティブ・インスタンスを再始動し、スタンバイ・インスタンスを許可するフラグを設定しません。

始める前に

少なくとも3つのサーバーを、キュー・マネージャーを複数インスタンス・キュー・マネージャーとして稼働させるように構成しています。キュー・マネージャーは、現在1つのスタンバイ・インスタンスをアクティブにして、複数インスタンス・キュー・マネージャーとして稼働中です。

このタスクについて

このタスクには、アクティブのスタンバイ・インスタンスの非アクティブ化を伴うため、稼働中の複数インスタンス・キュー・マネージャーのみがアクティブのままになります。スタンバイ・インスタンスが今後始動することがないように、アクティブ・インスタンスを停止して再始動する必要があります。アクティブ・インスタンスを再始動する際、スタンバイ・インスタンスが始動しないように単一インスタンス・キュー・マネージャーとして始動します。スタンバイ・インスタンスは、アクティブ・インスタンスを後で再始動するオプションを提供するために、別の手順で停止されます。両方のインスタンスは、アクティブのキュー・マネージャーが稼働されているサーバー上で標準の `endmqm QMgrName` コマンドを実行することによって停止できます。

手順

1. スタンバイ・キュー・マネージャー・インスタンスを停止します。

スタンバイ・インスタンスが稼働されているサーバー上で、次のコマンドを発行します。

```
ENDMQM MQMNAME (QMgrName) *WAIT
```

2. アクティブ・キュー・マネージャー・インスタンスを停止します。

アクティブ・インスタンスが稼働されているサーバー上で、次のコマンドを発行します。

```
ENDMQM MQMNAME (QMgrName) *WAIT
```

3. キュー・マネージャーを再始動して、スタンバイ・インスタンスが始動しないようにします。

キュー・マネージャーを稼働させようとしているサーバー上で、次のコマンドを発行します。

```
STRMQM MQMNAME (QMgrName)
```

次のタスク

キュー・マネージャーを、キュー・マネージャー・データと同じサーバー上で単一インスタンスとして稼働させることができます。

キュー・マネージャーが停止されたら、キュー・マネージャーを稼働させる予定のサーバーにキュー・マネージャー・データを移動します。また、別の方法として、IBM MQ をインストールした後、キュー・マネージャー構成定義をキュー・マネージャー・データを保持するサーバーに移動します。この両方のタスクは、複数インスタンス・キュー・マネージャーを作成するための [515 ページの『IBM iでの単一インスタ](#)

ンス・キュー・マネージャーから複数インスタンス・キュー・マネージャーへのマイグレーション』で説明されている手順のバリエーションです。

z/OS z/OS 上の IBM MQ のマイグレーション

このセクションでは、z/OS に関連するマイグレーション・タスクをグループごとにまとめています。

関連概念

[391 ページの『マイグレーションの概念と方式』](#)

製品リリース間のマイグレーションについてのさまざまな概念や方式の概要を説明します。

[389 ページの『移行パス』](#)

異なる IBM MQ バージョン間のマイグレーション・パスの概要 一部の IBM MQ for z/OS マイグレーション・パスについては、マイグレーションの前に使用していたバージョンに戻すことができます。IBM MQ for Multiplatforms では、以前のバージョンに容易に戻すことはできません。

関連タスク

[497 ページの『IBM i での IBM MQ のマイグレーション』](#)

IBM i に関連付けられている IBM MQ マイグレーション・タスクは、このセクションにまとめられています。

[466 ページの『AIX and Linux 上の IBM MQ のマイグレーション』](#)

このセクションでは、AIX and Linux プラットフォームに関連するマイグレーション・タスクをグループごとにまとめています。

[428 ページの『Windows 上の IBM MQ のマイグレーション』](#)

このセクションでは、Windows プラットフォームに関連する IBM MQ マイグレーション・タスクをグループごとにまとめています。

関連資料

[388 ページの『マイグレーションに影響を与える変更点』](#)

関連情報

WebSphere MQ Support, Migration PTFs

z/OS z/OS での IBM MQ のアップグレードおよびマイグレーション



IBM MQ の新規リリースをインストールし、IBM MQ を新規のリリース・レベル、バージョン・レベル、またはモディフィケーション・レベル (VRM) へアップグレードすることができます。以前に実行していたレベルより高いレベルでキュー・マネージャーを実行するには、マイグレーションが必要です。



IBM MQ for z/OS 9.0.0 から、企業内のシステムをアップグレードする方法が変更されました。詳しくは、「[IBM MQ リリース・タイプおよびバージョン管理](#)」を参照してください。

SMP/E を使用して z/OS に新しいレベルの IBM MQ をインストールすると、一連の IBM MQ ライブラリーが作成されます。異なるレベルの IBM MQ のライブラリーは、z/OS の同じインスタンス上に共存できます。これにより、同じ z/OS LPAR 上の異なるレベルの IBM MQ に対して異なるキュー・マネージャーを実行できます。


新しいリリース・レベルで実行されるキュー・マネージャーを始動する場合、キュー・マネージャーをそのリリース・レベルに移行する必要があります。相違点が修正レベルのみであっても、何らかの移行が必要な場合があります。あるバージョンから別のバージョンに移行する際に実行する必要のある移行作業については、[521 ページの『IBM MQ for z/OS での IBM MQ for z/OS 9.3 へのマイグレーションの計画』](#)に記述されています ([388 ページの『マイグレーションに影響を与える変更点』](#)も参照)。

サポートされている移行パス

 **V 9.3.0**  **V 9.3.0** IBM MQ for z/OS 9.3.0 への直接マイグレーションは、IBM MQ for z/OS 9.1.0 以降 (すべての Continuous Delivery (CD) リリースを含む) からサポートされます。

 **V 9.3.0**  **V 9.3.0** IBM MQ for z/OS 9.1.0 より前のリリース (例えば IBM MQ for z/OS 9.0.0) から IBM MQ for z/OS 9.3.0 への移行は、[521 ページの『以前のサポートされていないリリースの IBM MQ for z/OS からの移行』](#)で説明されている手順でサポートされます。

後方移行

 IBM MQ for z/OS 9.1.0 または 9.2.0 から IBM MQ for z/OS 9.3.0 Long Term Support (LTS) または IBM MQ for z/OS 9.3.0 Continuous Delivery (CD) リリースへのマイグレーションは元に戻すことができます。この取り消しプロセスは、逆方向マイグレーションと呼ばれます。

後方移行は、キュー・マネージャーが移行済みである場合にのみサポートされます。

注: 

1. 後方移行を有効にするために、移行 PTF および共存 PTF をインストールする必要がなくなりました。バージョン 9.3.0 の後方移行プロセスについては、[532 ページの『キュー・マネージャーを前のバージョンに戻す \(z/OS\)』](#)で説明しています。
2. CD リリースから (IBM MQ for z/OS 9.2.5 から IBM MQ for z/OS 9.3.0 LTS または CD へなど) マイグレーションすることはできません。CD リリースが IBM MQ for z/OS 9.3.0 CD でない限り、CD リリースへマイグレーションすることもできません。
3. IBM MQ for z/OS 9.1.0 より前のリリースからの移行は元に戻せません。[521 ページの『以前のサポートされていないリリースの IBM MQ for z/OS からの移行』](#)を参照してください。

関連概念

[411 ページの『バージョン 7.1 でのキュー・マネージャーの共存』](#)

複数のキュー・マネージャーは、名前が別であれば、同じ IBM MQ インストール済み環境を使用している限り、どのサーバー上でも共存することができます。z/OS、AIX、Linux、and Windows では、異なる複数のキュー・マネージャーを同じサーバー上で共存させ、異なるインストール済み環境と関連付けることができます。

[400 ページの『IBM MQ for Multiplatforms でのマイグレーション方式』](#)

1 つのリリースから別のリリースへのマイグレーションには、一段階マイグレーション (IBM i のスリップ・インストール)、横並びマイグレーション、および多段階マイグレーションという 3 つの主要な方法があります。多段階マイグレーションは、IBM i のオプションではありません。

以前のサポートされていないリリースの IBM MQ for z/OS からの移行

IBM MQ for z/OS 9.3.0 では、IBM MQ for z/OS 9.1.0 以降で実行したキュー・マネージャーのマイグレーションに対応しています。

IBM MQ for z/OS 9.1 より前のリリースからのマイグレーション

IBM MQ for z/OS 9.1 より前のリリース (IBM MQ for z/OS 9.0、IBM MQ for z/OS 8.0 など) からマイグレーションする場合、段階的マイグレーションが必要になります。

最初に、IBM MQ の前のリリースから IBM MQ for z/OS 9.1 または IBM MQ for z/OS 9.2 にマイグレーションする必要があります。その際、対象リリースの資料の指示に従ってください。旧バージョン製品の資料は、[旧バージョンの IBM MQ に関する資料](#)を参照してください。

その後、[524 ページの『IBM MQ for z/OS のマイグレーション - 作業の順序』](#)の説明に従って、IBM MQ for z/OS 9.3.0 にマイグレーションできます。

重要: IBM MQ for z/OS 9.3.0 にマイグレーションする前に、ご使用のシステムが IBM MQ for z/OS 9.1 または IBM MQ for z/OS 9.2 で安定していることを確認して、必要に応じて元に戻す先のシステムがあるようにしてください。

IBM MQ for z/OS での IBM MQ for z/OS 9.3 へのマイグレーションの計画

IBM MQ for z/OS を IBM MQ for z/OS 9.3 にマイグレーションするための計画を作成します。

始める前に

マイグレーションについて、理解できない概念がある場合は、[391 ページの『マイグレーションの概念と方式』](#)を参照してください。

このタスクについて

キュー・マネージャーを IBM MQ for z/OS 9.3 に移行する独自の計画を作成するガイドとして、以下の手順を使用します。キュー・マネージャーのマイグレーション作業 (524 ページの『IBM MQ for z/OS のマイグレーション - 作業の順序』) を計画内に取り込んでください。

エンタープライズのためのマイグレーション計画の概要	
マイグレーションのフェーズ	必要な作業
フェーズ I、マイグレーション前。	エンタープライズ内の各キュー・マネージャーでマイグレーションの準備をします。 詳細については、525 ページの『 単一の IBM MQ for z/OS キュー・マネージャーのマイグレーションの準備 』を参照してください。
フェーズ II、リストの順にキュー・マネージャーを1つずつマイグレーションします。	キュー・マネージャーごとにこのプロセスを実行します。 クラスター内のキュー・マネージャーの場合、完全リポジトリ・キュー・マネージャーを部分リポジトリ・キュー・マネージャーの前に移行します。
フェーズ III、マイグレーション後。	詳細については、534 ページの『 マイグレーション後の作業 』を参照してください。

手順

- IBM MQ for z/OS 9.3 の IBM MQ システム要件を確認します。
IBM MQ のシステム要件を参照してください。
- 影響がある製品の変更点すべてについて確認します。
詳しくは、[IBM MQ 9.3.0 の新機能および変更点](#)を参照してください。
- パフォーマンスの変化を確認します。
[IBM MQ - Performance documents](#) を参照してください。
- キュー・マネージャーのマイグレーションの手順およびタイミングを計画します。
 - キュー・マネージャーを使用する製品すべてが IBM MQ for z/OS 9.3 に対応していることを確認します。
 - キュー・マネージャーがキュー・マネージャー・クラスターのメンバーである場合は、クラスター内のキュー・マネージャーをマイグレーションする順番を検討する必要があります。538 ページの『[キュー・マネージャー・クラスターの移行](#)』を参照してください。
 - QSG 内のキュー・マネージャーとクラスター内のキュー・マネージャーを並行してマイグレーションできますが、業務を十分に行いながら段階的マイグレーションが行われるようにするためには、常時 QSG とクラスター内で十分な数のキュー・マネージャーが稼働している必要があります。
V9.3.0 523 ページの『[キュー共用グループの移行](#)』を参照してください。
- メッセージやコードに変更を加えて、作成済みの手動または自動のプロシージャを更新する計画を立てます。
- 変更によって影響を受ける可能性があるアプリケーションを更新する計画を立てます。
アプリケーションが旧バージョンと IBM MQ for z/OS 9.3 の両方で実行可能でなければならないか検討します。アプリケーションを両方のコード・レベルに対応できるように変更することはおそらく可能です。できない場合は、キュー・マネージャーのコマンド・レベルを照会し、そのコマンド・レベルをコードの分岐条件とする方法があります。MQIA_COMMAND_LEVEL セレクターを設定して MQINQ を呼び出してください。
- マイグレーションの後に実行するリグレッション・テストについて決定します。

リグレッション・テストには、手順 522 ページの『5』 および 522 ページの『6』 で対象とした プロシージャおよびアプリケーションを含めてください。

8. 他のベンダー・ソフトウェア (WebSphere Application Server、CICS など) をマイグレーションして、新しいバージョンを使用するように計画します。
9. インストール済みの他の SupportPac についても、IBM MQ for z/OS 9.3 への適用可能性を検討してください。

次のタスク

計画に基づいて手順を実行します。

[CICS-MQ アダプターについて](#)

[IBM MQ サポート、PTF のマイグレーション](#)

[IBM MQ - SupportPacs \(製品別\)](#)

キュー共用グループの移行

キュー共用グループ内の異なる IBM MQ for z/OS バージョンからのキュー・マネージャーを組み込むことができますが、キュー共用グループ内のすべてのキュー・マネージャーを、できるだけ早く最新バージョンにマイグレーションする必要があります。

キュー共用グループには、制限がありますが、異なるバージョンのキュー・マネージャーを含めることができます。これがサポートされるのは、個々のキュー・マネージャーのアップグレードの移行と検査を行えるようにするためです。



キュー共有グループ内のキュー・マネージャーを移行する場合は、できるだけ早くすべてのキュー・マネージャーを新しいバージョンに移行してください。異なるバージョンのキュー・マネージャーを持つキュー共用グループの管理は、すべてのキュー・マネージャーが同じバージョンである場合よりも困難です。

キュー共有グループのいずれかのメンバーをマイグレーションする前に、キュー共有グループのメンバーを実行する各 LPAR で早期コードをアップグレードする必要があります。各 LPAR の早期コードは、マイグレーション先の最高レベルの IBM MQ にアップグレードする必要があります。詳しくは、[525 ページの『単一の IBM MQ for z/OS キュー・マネージャーのマイグレーションの準備』](#)のステップ [526 ページの『2』](#) を参照してください。

個々のキュー・マネージャーは、キュー共用グループを実行したままで、一度に 1 つずつ移行します。どの段階においてもキュー共用グループ全体を停止する必要はありません。

各キュー・マネージャーの移行は、作業の大部分がキュー共用グループの移行から成っています。各キュー・マネージャーのマイグレーション中に実行する必要があるいくつかの追加タスクを必要とするものとして、キュー共有グループのマイグレーションに取り組みます。これらのタスクは、単一のキュー・マネージャーをマイグレーションする手順の一部として [524 ページの『IBM MQ for z/OS のマイグレーション - 作業の順序』](#) にリストされています。

良い方法は、キュー共有グループのマイグレーションを組み込んだマイグレーション計画を作成することです。詳細については、[521 ページの『IBM MQ for z/OS での IBM MQ for z/OS 9.3 へのマイグレーションの計画』](#) を参照してください。

  IBM MQ for z/OS 9.1.n で実行されるキュー・マネージャー 9.2.n, および 9.3.n LTS および CD リリース (ここで、n は 0 以上) は、キュー共有グループ内で共存できます。

移行を計画する際には、[z/OS でのキュー共用グループの共存](#) を参照して、キュー共用グループがキュー・マネージャーの移行をサポートしているかどうかを判別してください。

関連資料

[420 ページの『z/OS での異なるバージョンのキュー・マネージャーが含まれるキュー共用グループ内での MQSC コマンド』](#)

移行したキュー・マネージャーにルーティングするために、新規のキーワードと属性値を使用した既存の **MQSC** コマンドを入力することができます。任意のキュー・マネージャーにコマンドを入力できます。これらのコマンドは、**CMDSCOPE** を使用してルーティングします。新規のキーワードと属性値を指定したコマンド、または新規のコマンドは、前のバージョンのキュー・マネージャーにルーティングされると失敗します。

420 ページの『z/OSでの異なるバージョンのキュー・マネージャーが含まれるキュー共用グループ内でのオブジェクトのプロパティ』

前の各バージョンで存在しなかった属性は、混合したキュー共用グループ内にある、より後のバージョンのキュー・マネージャーで作成および変更できます。属性は、グループ内にある前のレベルのキュー・マネージャーでは使用できません。

419 ページの『z/OSでのキュー共用グループの共存』

V 9.3.0 **V 9.3.0** IBM MQ for z/OS 9.3 または 9.3.x Continuous Delivery (CD) リリースのいずれかで稼働するキュー・マネージャーは、IBM MQ for z/OS 9.1.0 以降で稼働するキュー・マネージャーを使用する QSG の一部になることができます。これは、IBM MQ for z/OS 9.1.0 以降の CD リリースと Long Term Support (LTS) リリースの任意の組み合わせに適用されます。

z/OS IBM MQ for z/OS のマイグレーション - 作業の順序

単一の IBM MQ for z/OS キュー・マネージャーをマイグレーションするには、示されている順序で指示を実行します。

始める前に

V 9.3.0 521 ページの『IBM MQ for z/OS での IBM MQ for z/OS 9.3 へのマイグレーションの計画』を確認してください。

このタスクについて

このトピックは、単一の IBM MQ for z/OS キュー・マネージャーのマイグレーションのプロセスの各部分に必要な作業と、これらの作業を実行するために必要な順序をリストします。

注：以下の順序でタスクを実行しなければなりません。

1. [マイグレーション前](#)
2. [次のリリースへのマイグレーション](#)
3. [マイグレーション後の作業](#)

手順

マイグレーション前

- [マイグレーションの前に、以下のタスクを実行します。](#)
 - a) [既存のキュー・マネージャーでマイグレーションする準備をする](#)
 - b) [IBM MQ for z/OS 9.3 をインストールする](#)
 - c) [バックアップ操作を実行する](#)
 - d) [CSQ5PQSG を実行する \(キュー共用グループを使用する\)](#)
 - e) [バッチ・アプリケーション、TSO アプリケーション、RRS アプリケーションの STEPLIB 連結を更新する](#)
 - f) [CICS をキュー・マネージャーに接続するために追加したライブラリーを更新する](#)
 - g) [操作パネルおよび制御パネルのライブラリーを、最新バージョンの IBM MQ ライブラリーに更新する](#)
 - h) [対話式問題管理システム \(IPCS\) を使用して IBM MQ ダンプをフォーマットするためのシステム・ライブラリーを更新する](#)
 - i) [他のサーバー・アプリケーションのマイグレーションを検討する](#)
 - j) [mqweb サーバーをマイグレーションする準備をする](#)

次のリリースへのマイグレーション

- [次のリリースにマイグレーションするには、以下の作業を行います。](#)
 - a) [初期設定入力データ・セットを更新します。](#)
 - b) [キュー・マネージャーを使用するすべてのアプリケーションを停止または切断します](#)

- c) キュー・マネージャー、およびそのチャンネル・イニシエーターを停止します
- d) キュー・マネージャーおよびチャンネル・イニシエーターの STEPLIB を更新します
- e) キュー・マネージャー始動 JCL を更新して CSQMINI DD カードを追加します
- f) Advanced Message Security を使用している場合、AMSPROD 属性を設定します。
- g) SSLCIPH が直接 16 進値 (009D など) に設定されているチャンネルに CipherSpec を使用している場合、チャンネル・イニシエーター始動 JCL を更新し、関連プロトコルを有効にします。

h) **V 9.3.1**

IBM MQ 9.3.1 以降にマイグレーションする場合は、チャンネル・イニシエーター JCL の MEMLIMIT パラメーターを 2G 以上に増やしてください。

- i) キュー・マネージャー、およびチャンネル・イニシエーターを開始します
- j) すべてが正しく動作していることをテストします。問題が発生した場合、キュー・マネージャーを前のバージョンに戻します
- k) オプションで、mqweb サーバーをマイグレーションします

マイグレーション後の作業

- マイグレーションの後に、以下のタスクを実行します。

- a) 動作の変更点の確認
- b) ターゲット・バージョンの IBM MQ ライブラリーを参照するようにバックアップ・ジョブを変更する
- c) ZPARM モジュールを更新する (必要な場合)
- d) フル・リグレッション・テストの実行
- e) クライアント・アプリケーションをマイグレーションする
- f) マイグレーション済みのキュー・マネージャーが提供する新しい機能を活用する
- g) 旧バージョンの mqweb サーバーを停止する (必要な場合)

V 9.3.0 **z/OS** **V 9.3.0** 単一の IBM MQ for z/OS キュー・マネージャーのマイグレーションの準備

z/OS および IBM MQ のカスタマイズ手順を確認し、キュー・マネージャーを IBM MQ for z/OS 9.3 で開始する前にカスタマイズ内容を変更します。z/OS 上の単一の IBM MQ キュー・マネージャーをマイグレーションのために準備するには、以下の手順に従います。

始める前に

IBM MQ for z/OS 9.3 に切り替える準備ができるまでは、引き続き旧バージョンでキュー・マネージャーを実行できます。切り替えるための準備プロセスには時間がかかることがあります。旧バージョンから IBM MQ for z/OS 9.3 に切り替えるプロセスには時間がかかりません。IBM MQ for z/OS 9.3 への切り替えは、IBM MQ for z/OS 9.3 ライブラリーを使用したキュー・マネージャーの再始動時に行われます。

ヒント:

1. アプリケーションまたはキュー・マネージャーをマイグレーションするには、IBM MQ の新しいリリースに移動する際、STEPLIB を変更せずに、MQM.qmgr.SCSQLOAD などのデータ・セット別名を作成し、それらを JCL で参照します。

MQM.MQV930.SCSQLOAD などの実データ・セットに別名をマップします。

2. z/OS コマンド D GRS,SYSTEM,RES=(*,MQM.V930.SCSQLOAD) を使用して、指定されたデータ・セットを使用しているジョブを表示し、変更する必要があるジョブと JCL を識別することができます。

このタスクについて

これらの手順は、新規キュー・マネージャーをセットアップする手順に基づいています。キュー・マネージャーのカスタマイズを参照してください。

z/OS で IBM MQ キュー・マネージャーをマイグレーションする準備をするには、この概要内のリンクを使用して、このトピックの詳細なステップを実行する必要があります。

1. 既存のキュー・マネージャーをマイグレーションする準備をします (ステップ [1](#) を参照)。
2. IBM MQ for z/OS 9.3 をインストールし、キュー・マネージャーを実行しているすべての z/OS システムでターゲット・ライブラリーを使用できるようにして、アクセス権限を付与します (ステップ [526 ページの『2』](#) を参照)。
3. 企業内のキュー・マネージャーごとのバックアップ操作を実行します (ステップ [527 ページの『3』](#) を参照)。
4. Db2 プランをバインドし、そこに実行権限付与します (ステップ [5](#) を参照)。
5. キュー共用グループを使用している場合は CSQ5PQSG を実行します (ステップ [527 ページの『5』](#) を参照)。
6. バッチ・アプリケーション、TSO アプリケーション、RRS アプリケーションの STEPLIB 連結を更新します (ステップ [527 ページの『6』](#) を参照)。
7. QMINI データ・セットを定義する場合は、ステップ [528 ページの『7』](#) を参照してください。
8. CICS をキュー・マネージャーに接続するために追加したライブラリーを更新します (ステップ [528 ページの『8』](#) を参照)。
9. 操作パネルおよび制御パネルのライブラリーを、IBM MQ for z/OS 9.3 ライブラリーに更新します (ステップ [528 ページの『9』](#) を参照)。
10. 対話式問題管理システム (IPCS) を使用して IBM MQ のダンプをフォーマットするためのシステム・ライブラリーを更新します (ステップ [528 ページの『10』](#) を参照)。
11. 他のサーバー・アプリケーションのマイグレーションを検討します (ステップ [528 ページの『11』](#) を参照)。
12. mqweb サーバーをマイグレーションする準備をします (ステップ [529 ページの『12』](#) を参照)。

手順

1. 現行バージョンのライブラリーに最新の保守を適用して、IBM MQ 構成をマイグレーションに備えます。
ご使用の IBM MQ バージョン用の予防保守計画 (PSP) バケットを参照します ([PSP Buckets - How to find them on Web](#) を参照)。
2. IBM MQ for z/OS 9.3 をインストールし、キュー・マネージャーを実行しているすべての z/OS システムでターゲット・ライブラリーを使用できるようにして、アクセス権限を付与します。
z/OS システムごとに以下の手順を実行する必要があります。
キュー共用グループのメンバーをマイグレーションする場合は、そのグループのいずれかのメンバーをマイグレーションする前に、そのグループのメンバーをホストするすべての LPAR で早期コードをアップグレードする必要があります。
 - a) IBM MQ ターゲット・ライブラリーをシステムにコピーして、IBM MQ for z/OS 9.3 の早期コードをインストールします (z/OS システムごとに 1 回)。
 - b) ロード・ライブラリーに APF 許可を与えて、外部セキュリティ・システムを使用するデータ・セットにアクセス権限を付与します。
詳しくは、『[IBM MQ ロード・ライブラリーの APF 許可を行う](#)』を参照してください。
動的に加えられるすべての変更が IPL の後も引き続き有効になるように、SYS1.PARMLIB 内の APF リストが更新されていることを確認してください。
 - c) IBM MQ for z/OS 9.3 の早期コードおよびターゲット・ライブラリーを、キュー・マネージャーを実行する各 z/OS システムで使用できるようにします。
これには、LPA の更新が含まれます。詳しくは、[z/OS リンク・リストおよび LPA の更新](#)を参照してください。
これが完了すると、開始時にすべてのキュー・マネージャーのジョブ・ログに、最新バージョンの早期コードを使用していることを示す以下のメッセージが表示されます。

AMSを使用している場合は、前のリンクで説明されているように、CSQ0DRTM も LPA に追加します。

- d) ファイル・システム zFS をコピーし、読み取り専用としてマウントします。

zFS は、次のいずれかがインストールされている場合にのみ必要です。

- IBM MQ for z/OS UNIX System Services Components
- IBM MQ for z/OS Managed File Transfer
- IBM MQ for z/OS UNIX System Services Web Components
- IBM MQ for z/OS コネクター・パック

詳しくは、プログラム・ディレクトリーを参照してください。プログラム・ディレクトリーのダウンロード・リンクについては、「[IBM MQ for z/OS プログラム・ディレクトリーの PDF ファイル](#)」を参照してください。

3. 社内のキュー・マネージャーごとにバックアップ操作を実行します。これにより、何らかの変更を加える前にすべてのオブジェクトおよび JCL のコピーを取っておきます。

これにより、必要が生じた場合に、現行システムにより簡単にロールバックすることができます。

- a) 例えば CSQUTIL COMMAND MAKEDEF(.) を使用して、IBM MQ で定義されたオブジェクトをバックアップします。

詳しくは、[CSQUTIL の COMMAND 機能の使用](#)を参照してください。

- b) 以下の内容をバックアップします。

- キュー・マネージャーとチャネル・イニシエーターの開始タスク・プロシージャー、および該当する場合は AMS アドレス・スペースの開始タスク・プロシージャー。
- CSQINP1 および CSQINP2 連結で使用される初期設定入力データ・セット
- システム・パラメーター・モジュール (ZPARM) ライブラリー
- キュー・マネージャーの構成定義が含まれている JCL ライブラリー
- キュー・マネージャー構成またはプロシージャーが含まれている他のライブラリー。

注: ページ・セット、BSDS、およびアクティブ・ログのバックアップをフォールバック・オプションとして行うこともできます。IBM MQ リソースのバックアップについて詳しくは、[ページ・セットのバックアップおよびリカバリーの方法](#)を参照してください。

4. キュー共用グループを使用する場合は、Db2 プランをバインドし、実行権限を付与します。

hlq.SCSQPROC の CSQ45BPL サンプルおよび CSQ45GEX サンプルをカスタマイズして実行します。Db2 サブシステム名およびデータ・セット名を使用して、使用環境に合うようにこれらのメンバーを調整してください。

CSQ45BPL と CSQ45GEX のヘッダー情報に、サンプルのカスタマイズ方法が記述されています。

- hlq.SCSQPROC の CSQ45BPL には、最新バージョンの IBM MQ に必要な計画名が入ります。
- hlq.SCSQPROC の CSQ45GEX には、必要な権限が入ります。

[Db2 環境のセットアップのステップ 5 および 6](#)を参照してください。

5. キュー共用グループを使用する場合は、[CSQ5PQSG](#) を実行します。

MIGRATE QSG 関数または **MIGRATE DSG** 関数を指定して、IBM MQ for z/OS 9.3 と互換性のあるバージョンの QSG または DSG にあるすべてのキュー・マネージャーを検証する必要があります。

6. バッチ、TSO、および RRS のアダプターをアプリケーションで使用するために STEPLIB 連結に追加したライブラリーを更新します。これにより、アプリケーションは常にシステム内の最も高いバージョンの IBM MQ ライブラリーをロードできるようになります。

バッチ、TSO、および RRS のアプリケーションの STEPLIB を、IBM MQ for z/OS 9.3 ライブラリーを参照するように変更します。その後、アプリケーションを再始動します。

詳しくは、[バッチ、TSO、および RRS アダプターをセットアップする](#)を参照してください。

IBM MQ ライブラリーには、以下のものが含まれています。

thlqual.SCSQANLx

このライブラリーには、各国語のエラー・メッセージ情報が含まれます。'x' 文字は、各国語の文字を表します。

thlqual.SCSQAUTH

このライブラリーには、アプリケーションが使用するコードが含まれています。

注: 以下のことが可能です。

- a. STEPLIB 内の IBM MQ for z/OS 9.3 ライブラリーを参照するアプリケーションを、IBM MQ for z/OS 9.3 以前で実行されているキュー・マネージャーに接続します。古いバージョンの STEPLIB を参照するアプリケーションを、それ以降のバージョンで実行されているキュー・マネージャーに接続してはなりません。
- b. 次のコマンドを、*thlqual* をインストール済み環境の高位修飾子に置き換えて使用すると、指定したライブラリーで実行されているジョブを確認できます。

```
TSO ISRDDN ENQ 'thlqual.SCSQAUTH'
```

その後、それらのジョブの JCL を適宜に変更できます。

7. QMIMI データ・セット を定義する場合は、データ・セットを定義し、キュー・マネージャー始動 JCL を更新して、QMIMI データ・セットを指す CSQMIMI DD を追加します。
8. CICS をキュー・マネージャーに接続するために追加したライブラリーを更新します。

CICS 領域 JCL の STEPLIB および DFHRPL 連結内の IBM MQ ライブラリーを更新して、CICS を再始動する必要があります。この後、最新の IBM MQ の機能を使用できるようになります。

IBM MQ と CICS の間の接続は、更新の必要な CICS ライブラリーによって行われます。この変更を行わないと、最新の IBM MQ の機能を使用できません。IBM MQ が提供する DFHRPL 連結の SCSQCICS ライブラリーを変更する必要があります。また、STEPLIB 連結も変更する必要があります。

IBM MQ キュー・マネージャーに接続されている各 CICS 領域について、独立した CICS 開始プロシージャ JCL が存在することを確認してください。

これにより、CICS 開始プロシージャ JCL 内の特定のバージョンの IBM MQ ライブラリーへの参照の変更が、その単一の CICS 領域にのみ影響を与えるようになります。この方法に従い、1つのキュー・マネージャーおよびそれに接続される1つ以上の CICS 領域だけをマイグレーションできるため、段階的なマイグレーションが可能になります。

CICS の STEPLIB には *thlqual.SCSQAUTH* があり、DFHRPL には *thlqual.SCSQCICS*、*thlqual.SCSQLOAD*、および *thlqual.SCSQAUTH* があります。詳しくは、CICS - IBM MQ アダプターのセットアップ を参照してください。

注: STEPLIB 内の IBM MQ for z/OS 9.3 ライブラリーを参照するアプリケーションを、IBM MQ for z/OS 9.3 以前で実行されているキュー・マネージャーに接続できます。古いバージョンの STEPLIB を参照するアプリケーションを、それ以降のバージョンで実行されているキュー・マネージャーに接続してはなりません。

9. 操作パネルおよび制御パネルのライブラリーを、IBM MQ for z/OS 9.3 ライブラリーに更新します。詳しくは、操作パネルおよび制御パネルをセットアップする を参照してください。

注: IBM MQ for z/OS 9.3 ライブラリーを参照する操作パネルおよび制御パネルは、IBM MQ for z/OS 9.3 以前で実行されているキュー・マネージャーに接続できます。古いバージョンの IBM MQ ライブラリーを参照する操作パネルおよび制御パネルを、それ以降のバージョンで実行されているキュー・マネージャーに接続してはなりません。

10. 対話式問題管理システム (IPCS) を使用して IBM MQ のダンプをフォーマットするためのシステム・ライブラリーを更新します。

詳しくは、IBM MQ ダンプ・フォーマット・メンバーを組み込む を参照してください。

11. IBM MQ for z/OS 9.3 ライブラリーを使用するために、WebSphere Application Server for z/OS、WebSphere Application Server for z/OS Liberty、IBM Integration Bus、または IMS などの他のソフトウェアをマイグレーションします。
 - a) WebSphere Application Server for z/OS

バイディング接続が使用されているアプリケーション・サーバー環境で稼働している場合、IBM MQ ライブラリーを使って WAS STEPLIB を更新する必要があります。

詳しくは、[IBM MQ ライブラリーおよび WebSphere Application Server for z/OS STEPLIB](#) を参照してください。

さらに、IBM MQ の IBM MQ for z/OS 9.3 インストール済み環境でのネイティブ・ライブラリーを使って IBM MQ メッセージング・プロバイダーを構成する必要もあります (詳しくは『[ネイティブ・ライブラリー情報を持つ IBM MQ メッセージング・プロバイダーの構成](#)』を参照してください)。

最新レベルのネイティブ・ライブラリーを z/OS UNIX System Services で使用します。

b) WebSphere Application Server for z/OS Liberty

バイディング接続が使用されているアプリケーション・サーバー環境で実行している場合は、更新された IBM MQ for z/OS ライブラリーを使用するように Liberty STEPLIB を更新する必要があります。

Liberty server.xml の `wmqJmsClient.rar.location` 変数と `wmqJmsClient nativeLibraryPath` 属性も更新して、z/OS UNIX System Services コンポーネント機能への新しいパスを指すようにする必要があります。

注：これらのステップは、IBM z/OS Connect EE にも適用されます。

c) IMS

詳しくは、[IMS アダプターのセットアップ](#)を参照してください。

注：STEPLIB 内の IBM MQ for z/OS 9.3 ライブラリーを参照するアプリケーションを、IBM MQ for z/OS 9.3 以前で実行されているキュー・マネージャーに接続できます。古いバージョンの STEPLIB を参照するアプリケーションを、それ以降のバージョンで実行されているキュー・マネージャーに接続してはなりません。

12. IBM MQ Console または REST API を構成している場合は、mqweb サーバーをマイグレーションする準備をする必要がある場合があります。

IBM MQ Console および REST API をホストする mqweb サーバーは、同じバージョンの IBM MQ のキュー・マネージャーにのみ直接接続できます。

z/OS システム上にキュー・マネージャーが 1 つしかない場合は、ここでの作業は必要ありません。キュー・マネージャーと同時に既存の mqweb サーバーをマイグレーションできます。

z/OS システム上に複数のキュー・マネージャーがあり、マイグレーション中に IBM MQ のバージョンが異なる状態でそれらを実行する場合は、最新レベルで新しい mqweb サーバーを作成してください。

- [mqweb サーバーの作成](#)に記載している手順に従って、新しい mqweb サーバーを作成します。
- [mqweb サーバーのプロシージャの作成](#)に記載している手順に従って、新しい mqweb サーバーの開始タスク・プロシージャを作成します。
- 既存サーバーの `mqwebuser.xml` 構成ファイルから、新しい mqweb サーバーの `mqwebuser.xml` ファイルに、関連する構成設定をコピーします。
`mqwebuser.xml` ファイルは `WLP_user_directory/servers/mqweb` ディレクトリーにあります。`WLP_user_directory` は、mqweb サーバー定義を作成するために `crtmqweb` スクリプトを実行したときに指定したディレクトリーです。
新しいサーバーは、既存サーバーとは別の HTTP ポートと HTTPS ポートを使用するように構成してください。
- MVS™ **START procname** コマンドを発行して新しい mqweb サーバーを開始します。ここで、`procname` は新しい mqweb サーバーの開始タスク・プロシージャの名前です。

タスクの結果

z/OS 上の IBM MQ キュー・マネージャーの移行準備が完了しました。

次のタスク

530 ページの『[単一の IBM MQ z/OS キュー・マネージャーを IBM MQ for z/OS 9.3 にマイグレーションする](#)』の説明に従って、キュー・マネージャーをマイグレーションしてください。

z/OS 単一の IBM MQ z/OS キュー・マネージャーを IBM MQ for z/OS 9.3 にマイグレーションする z/OS 上の単一の IBM MQ キュー・マネージャーをマイグレーションするには、このトピックの手順を実行します。

このタスクについて

z/OS 上の IBM MQ キュー・マネージャーを別のバージョンにマイグレーションするには、以下を実行する必要があります。

- 525 ページの『[単一の IBM MQ for z/OS キュー・マネージャーのマイグレーションの準備](#)』で説明されているプロセス
- このトピックの詳しいステップ(この概要内のリンクを使用)。
 1. 初期設定入力データ・セットを更新します(ステップ 530 ページの『[1](#)』を参照)。
 2. キュー・マネージャーを使用するすべてのアプリケーションを停止または切断します(ステップ 531 ページの『[2](#)』を参照)。
 3. キュー・マネージャーおよびチャンネル・イニシエーターを停止します(ステップ 531 ページの『[3](#)』を参照)。
 4. キュー・マネージャーおよびチャンネル・イニシエーターの STEPLIB を更新します(ステップ 531 ページの『[4](#)』を参照)。
 5. QMINI データ・セットを定義する場合は、キュー・マネージャー始動 JCL を更新して CSQMINI DD カードを追加します(ステップ 531 ページの『[5](#)』を参照)。
 6. Advanced Message Security を使用している場合は AMSPROD 属性を設定します(ステップ 531 ページの『[6](#)』を参照)。
 7. SSLCIPH チャンネル属性に関して 009D などの 16 進値が指定されているチャンネルがある場合、チャンネル・イニシエーター JCL を更新し、CipherSpec を使用できるようにする必要があるかどうか確認してください(ステップ 531 ページの『[7](#)』を参照)。
 8. **V9.3.1** IBM MQ 9.3.1 以降にマイグレーションする場合は、チャンネル・イニシエーター JCL の MEMLIMIT パラメーターを増やしてください。ステップ 531 ページの『[8](#)』を参照してください。
 9. キュー・マネージャーおよびチャンネル・イニシエーターを開始します(ステップ 531 ページの『[9](#)』を参照)。
 10. すべてが正しく動作していることをテストします。キュー・マネージャーの開始に問題がある場合は、キュー・マネージャーを前のバージョンに戻します(ステップ 531 ページの『[10](#)』を参照)。
 11. オプションで、mqweb サーバーをマイグレーションします(ステップ 531 ページの『[11](#)』を参照)。

手順

1. 初期設定入力データ・セットを更新します。

IBM MQ キュー・マネージャーはそれぞれ、初期定義を IBM MQ 初期設定入力データ・セットに入っている一連のコマンドから取得します。このデータ・セットは、キュー・マネージャーの開始済みタスク・プロシージャーの中に定義されているデータ定義 (DD) 名 CSQINP1、CSQINP2、および CSQINPT によって参照されます。チャンネル・イニシエーターの開始タスク・プロシージャーには、CSQINPX DD 名によって参照される類似のデータ・セットがあります。

初期設定入力データ・セットの詳細については、[初期設定入力データ・セットのカスタマイズ](#)を参照してください。

初期設定入力データ・セット用に用意されているサンプルは、IBM MQ のバージョン間で変更されている可能性があります。CSQINP1、CSQINP2、CSQINPT、および CSQINPX に対して過去にカスタマイズした内容を確認し、そのカスタマイズ内容を最新バージョンの製品に用意されている初期定義にマ

ージする必要があります。詳しくは、[532 ページの『初期設定入力データ・セットの変更』](#)を参照してください。

2. キュー・マネージャーを使用するすべてのアプリケーション (例えば CICS、IMS、またはバッチ) および他のキュー・マネージャーに接続されている IBM MQ チャネルを停止または切断します。
3. キュー・マネージャー、およびそのチャネル・イニシエーターを停止します。
4. キュー・マネージャーとチャネル・イニシエーターの STEPLIB、および該当する場合は AMS と開始タスク・プロシージャの STEPLIB を、IBM MQ for z/OS 9.3 ライブラリーを使用するように更新します。
5. キュー・マネージャー始動 JCL を更新して CSQMINI DD カードを追加します。詳しくは、[QMINI データ・セット](#)を参照してください。
6. キュー・マネージャーが AMS を使用するように構成されている場合、IBM MQ for z/OS 9.1.3 以降では、以前のバージョンの IBM MQ で AMS アドレス・スペースの開始を許可していた AMS 使用可能化モジュールがなくなっています。

代わりに、AMS のアドレス・スペースは、AMSPROD 属性を設定することによって AMS を使用する資格があることをキュー・マネージャーに通知した場合にのみ開始されます。AMS が使用されている場合は、AMSPROD 属性を設定します。詳しくは、[AMS と PID の関連付け](#)を参照してください。

7. **Deprecated** キュー・マネージャーとの間で実行されているチャネルにおいて、SSLCIPH 値として 16 進値が直接指定されている場合、チャネル・イニシエーター JCL を更新し、DD カードを含め、その CipherSpec の関連プロトコルを有効にしなければなりません。
詳しくは、[非推奨の CipherSpecs](#) を参照してください。

8. **V9.3.1**

IBM MQ 9.3.1 以降にマイグレーションする場合は、チャネル・イニシエーター JCL の MEMLIMIT パラメーターを 2G 以上に増やしてください。

詳しくは、[ストレージ構成](#)を参照してください。

9. キュー・マネージャー、およびそのチャネル・イニシエーターを開始します。
10. すべてが正しく動作していることをテストします。キュー・マネージャーの開始に問題がある場合は、キュー・マネージャーを前のバージョンに戻すことを検討してください (キュー・マネージャーを前のリリースに戻すを参照)。
11. IBM MQ Console または REST API を構成している場合は、mqweb サーバーをマイグレーションします。

z/OS システム上にキュー・マネージャーが 1 つしかない場合は、mqweb サーバーを IBM MQ for z/OS 9.3 にマイグレーションします。

a) mqweb サーバーの開始タスクを停止します。

b) mqweb サーバーの開始タスクを編集します。

- IBM MQ for z/OS 9.3 ライブラリーを参照するように STEPLIB を変更します。
- z/OS UNIX System Services 内の IBM MQ for z/OS 9.3 ファイルを参照するように、INSTDIR、PATH、および LIBPATH を変更します。
- JAVA_HOME を確認し、必要に応じて、システム上の最新の 64 ビット・バージョンの Java を参照するように変更します。

mqweb サーバー開始タスク・プロシージャの構成方法について詳しくは、[mqweb サーバーのプロシージャの作成](#)を参照してください。

c) mqweb サーバーが正しい製品 ID に関連付けられていることを確認します。

注：IBM MQ for z/OS 9.3 では、前のバージョンとは異なる方法でこれが行われます。詳しくは、[mqweb サーバーと PID の関連付け](#)を参照してください。

d) mqweb サーバーの開始タスクを開始します。

e) IBM MQ Console および REST API でキュー・マネージャーにアクセスできることをテストします。異なるバージョンの IBM MQ で実行されている z/OS システム上に複数のキュー・マネージャーがある場合は、[最新レベルの新しい mqweb サーバーを作成](#)しておく必要があります。新しい mqweb サーバーを使用して、IBM MQ for z/OS 9.3 にマイグレーションされたキュー・マネージャーにアクセスし

ます。REST API を使用するアプリケーションで使用される HTTP ホスト名またはポートを変更しなければならない場合があります。

タスクの結果

これで、IBM MQ for z/OS キュー・マネージャーを最新リリースに移行できました。

次のタスク

534 ページの『[マイグレーション後の作業](#)』の説明に従って、マイグレーション・プロセスを完了してください。

初期設定入力データ・セットの変更

初期設定入力データ・セットのサンプルが IBM MQ のバージョン間で変更されることがあります。

IBM MQ for z/OS 9.3 に関連する重要な変更内容と、それらが最初に使用可能になった時期について以下で説明します。

CSQ4INSG

IBM MQ for z/OS 9.0.4

SYSTEM.DEFAULT.AUTHINFO.IDPWOS の **ADOPTCTX** のデフォルト値が YES に変更されました。

IBM MQ for z/OS 9.0.1

IBM MQ REST API をサポートするために、ローカル・キュー SYSTEM.REST.REPLY.QUEUE が追加されました。

それらの変更を確認して、必要に応じて、現在使用しているカスタマイズ・バージョンを更新します。

注：

初期設定データ・セットの変更は、[IBM MQ キュー・マネージャー用のプロシージャを作成するおよび初期設定入力データ・セットをカスタマイズする](#)で必要になります。

キュー・マネージャーを前のバージョンに戻す (z/OS)

IBM MQ for z/OS 9.2.0 または IBM MQ for z/OS 9.1.0 のいずれかから IBM MQ for z/OS 9.3.0 LTS または IBM MQ for z/OS 9.3.0 CD にマイグレーションした後、**START QMGR** コマンドで **BACKMIG** オプションを使用して、マイグレーション前に使用していたバージョンに逆方向にマイグレーションまたはフォールバックすることができます。CD リリース (IBM MQ for z/OS 9.1.5 など) では、後方移行に対応していません。

始める前に

IBM MQ for z/OS 9.3.0 で使用可能な特定の機能は、後方移行の機能に影響を及ぼす可能性があります。これらの機能はデフォルトで有効ではありませんが、有効にした場合には、後方移行を実行する前に削除する必要があります。

後方移行が不要であることが明確になるまで、新しい IBM MQ for z/OS 9.3.0 の機能は使用しないでください。

IBM MQ for z/OS 9.2.0 へのマイグレーション

IBM MQ for z/OS 9.3.0 から IBM MQ for z/OS 9.2.0 への後方移行に関する具体的な考慮事項はありません。ただし、IBM MQ for z/OS 9.3.0 で導入された構成オプション (**STATQ**、**STREAMQ**、**STRMQOS** など) は適用されなくなりました。プライベート・オブジェクト定義およびコピー・オブジェクト定義の場合、新しいオプションは後方移行の時点で削除されます。

IBM MQ for z/OS 9.1.0 へのマイグレーション

キュー・マネージャーで、z/OS データ・セット暗号化ポリシーが1つ以上のアクティブ・ログまたはページ・セット、あるいは SMDS に適用されている場合には、後方移行の前にこれらのポリシーを削除し、データを暗号化解除する必要があります。このプロセスについては、[z/OS データ・セット暗号化を使用する場合のバックワード・マイグレーションの考慮事項](#)で説明されています。

キュー・マネージャーが TLS 1.3 CipherSpecs を使用し、IBM MQ for z/OS 9.1.0 に後方移行する場合、後方移行の前に、CipherSpecs をそのバージョンでサポートされる CipherSpecs に置き換える必要があります。

キュー・マネージャーがサーバー間メッセージ・チャネルで Advanced Message Security インターセプトを使用する場合は、すべての関連メッセージがターゲット・ロケーションに送信された後に、この構成を削除する必要があります。詳しくは、[メッセージ・チャネルでの Advanced Message Security インターセプトの概要](#)を参照してください。

このタスクについて

キュー・マネージャーを逆方向にマイグレーションできるのは、始動時に **CSQY039I** メッセージが出力される場合のみです。この場合、このトピックの情報を使用して、後方移行を実行できます。

通常、後方移行は何らかの理由でマイグレーションが失敗した直後にのみ実行されます。ただし、キュー・マネージャーの始動時に **CSQY039I** メッセージが出力される場合には、いつでも後方移行を実行できます。

注：

- **START QMGR BACKMIG(vrm)** を実行すると、キュー・マネージャーは指定されたレベルで開始できるようになります。

代わりに、**BACKMIG** 操作で指定されたバージョン・レベルより高いレベルでキュー・マネージャーを開始すると、キュー・マネージャーはキュー・マネージャーを上位バージョンに順方向にマイグレーションし、**START QMGR BACKMIG** 操作を繰り返さない限り、後方移行を行うことはできなくなります。

- **BACKMIG** 操作は、IBM MQ のページ・セットとそれらのページ・セットに保管されているオブジェクトを直接変更します。これは、キュー・マネージャーの再始動前に IPL が実行された場合、またはキュー・マネージャーが別の LPAR で開始された場合でも、指定された **BACKMIG** バージョンでキュー・マネージャーを再始動できることを意味します。

キュー・マネージャーが始動時に **CSQY040I** メッセージを発行する場合、後方移行には対応していないため、以下の説明で取り上げられている手順は当てはまりません。マイグレーションの前に、キュー・マネージャー・データをバックアップしてある場合、そのデータを使用して以前のリリースのキュー・マネージャーを開始できます。

手順

1. キュー・マネージャーにオフラインのページ・セットがないことを確認します。
存在する場合は、コマンド **CSQUTIL FORMAT** を使用して、ページ・セットをオンラインに戻します。
2. キュー・マネージャーをクリーン・シャットダウンします。
3. コマンド **START QMGR BACKMIG(vrm)** を実行します。ここで、*vrm* は、以前にマイグレーションされたリリースのバージョン、リリース、および修飾子の値です (例: 910)。
この値は、キュー・マネージャーの始動時の **CSQY039I** メッセージの出力です。



重要：メッセージ出力からピリオド文字を削除する必要があります。

通常 **START QMGR** コマンドで使用する場合は、**PARM** パラメーターを含める必要があります。

キュー・マネージャーが始動し、後方移行に適したフォーマットでデータを再書き込みし、その後シャットダウンします。コマンドが正常に処理されると、**CSQY045I** メッセージが出力されます。

CSQY043E メッセージが出力される場合には、表示されるメッセージを調べて問題を解決し、コマンドを再試行してください。

4. 必要に応じて、IBM MQ for z/OS 9.2.0 または IBM MQ for z/OS 9.1.0 のライブラリーを使用した MSTR および CHINIT 始動プロシージャ JCL の使用に再び切り替えます。

データ・セット別名がロード・ライブラリーで使用される場合、IBM MQ for z/OS 9.2.0 または IBM MQ for z/OS 9.1.0 のライブラリーを参照するように別名を切り替えます。

例えば、MQM.MQV930.SCSQLOAD を参照する MQM.MQP1.SCSQLOAD というエイリアスは、必要に応じて MQM.MQV920.SCSQLOAD、または MQM.MQV910.SCSQLOAD を参照するように変更する必要があります。

5. QMINI データ・セットを定義するために、CSQMINI DD を MSTR 始動プロシージャに追加した場合は、その CSQMINI DD カードを削除します。
6. マイグレーション前に IBM MQ for z/OS 9.2.0 または IBM MQ for z/OS 9.1.0 で使用されていたシステム・パラメーター・モジュール (CSQZPARM) を使用するように戻し、必要に応じて IBM MQ for z/OS 9.2.0 または IBM MQ for z/OS 9.1.0 のコードにリンクします。
7. キュー・マネージャー、チャンネル・イニシエーター、またはリスナーを個別に開始することにより、後方移行を検証します。
8. 始動時に発生したエラーがないか確認し、あれば解決します。
3つのコンポーネントがすべて正常に始動した後に、必要に応じて3つのコンポーネントの始動を組み合わせることができます。
9. 既存のアプリケーションが正しく機能していることを確認します。

タスクの結果

これでキュー・マネージャーは、マイグレーション元のコードのバージョンで実行されるようになります。

注: キュー・マネージャーを旧バージョンに戻す際に、このインストール済み環境の早期コードを前のバージョンにフォールバックする必要はありません。

早期コードとは、IBM MQ が z/OS サブシステムとして機能するためにリンク・パック域 (LPA) にロードする必要がある IBM MQ ロード・モジュールを指します。コマンドがキュー・マネージャーに発行されるか、アプリケーションがキュー・マネージャーに接続すると、IBM MQ システムによって実行される最初のアクションとして早期コードがロードされます。

LPA には、システムで実行されている最新バージョンの IBM MQ からの IBM MQ 早期コード・モジュールが含まれる必要があります。例えば、同じシステムで IBM MQ for z/OS 9.3.0 と IBM MQ for z/OS 9.2.0 のキュー・マネージャーが実行されている場合、IBM MQ for z/OS 9.3.0 の早期コードが LPA にロードされる必要があります。

詳しくは、[早期コード](#)を参照してください。

関連情報

[z/OSでの START QMGR \(キュー・マネージャーの開始\)](#)

z/OS マイグレーション後の作業

z/OS 上の単一の IBM MQ キュー・マネージャーをマイグレーションした後に実行する必要があるタスクを実行するには、以下の手順に従ってください。

このタスクについて

z/OS で IBM MQ キュー・マネージャーをマイグレーションした後、この概要内のリンクを使用して、このトピックの詳細なステップを実行する必要があります。



1. 動作の変更点を確認します。ステップ [535 ページの『1』](#) を参照してください。
2. バックアップ・ジョブがターゲット・バージョンの IBM MQ ライブラリーを参照するように変更します。ステップ [535 ページの『2』](#) を参照してください。
3. まだ行っていない場合は、キュー・マネージャーを開始する前に ZPARM モジュールを更新します。ステップ [535 ページの『3』](#) を参照してください。
4. フル・リグレーション・テストを行います。ステップ [4](#) を参照してください。
5. クライアント・アプリケーションをマイグレーションします。ステップ [5](#) を参照してください。
6. マイグレーション済みのキュー・マネージャーが提供する新しい機能を活用します。ステップ [6](#) を参照してください。
7. オプションで、旧バージョンの mqweb サーバーを停止します。ステップ [7](#) を参照してください。

手順

1. デフォルトの構成変更による動作の変更点を確認します。
一部のプロパティのデフォルト値は、新しいバージョンで変わっていて、そのために動作が変わってしまう場合があります。
2. バックアップ・ジョブおよびその他の管理ジョブ (IBM MQ オブジェクトとチャンネル認証レコードをバックアップするジョブ、MAKEDEF ジョブなど) を変更します。
CSQUTIL COMMAND MAKEDEF(.) の使用例については [CSQUTIL の COMMAND 機能の使用](#) を参照して、IBM MQ ライブラリーのターゲット・バージョンを参照してください。
3. 必要に応じて、システム・パラメーター (ZPARM) モジュールを更新します。
次の事項に注意してください。
 - マイグレーション元のバージョンと IBM MQ 9.3.0 間で ZPARM パラメーターに対して加えられた変更を確認する必要があります。
 - いずれかのパラメーターの値を変更する必要がある場合、この時点で新しい ZPARM を生成してください。そのためには、以下を実行します。
 - a. 新しい IBM MQ ライブラリーを使用するように ZPARM サンプルを調整します。
 - b. 必要に応じてパラメーター値を更新します。
 - c. 再コンパイルして新しい ZPARM を生成します。
 - どのパラメーターの値にも変更がない場合には、ZPARM を再コンパイルする必要はありません。
4. フル・リグレッション・テストを行います。
5. クライアント・アプリケーションをマイグレーションします。
マイグレーションのフェーズでは、いつでもクライアント・アプリケーションについて検討できます。
クライアントには下位互換性および上位互換性があります。最新の機能を使用できるようにするため、クライアント・ライブラリーをキュー・マネージャーと同等以上のレベルにマイグレーションすることをお勧めします。
6. マイグレーション済みのキュー・マネージャーが提供する新しい機能を活用します。
キュー・マネージャー全体が新しいバージョン・レベルにマイグレーションされたので、新しい機能を活用できるようになりました。
ただし、選択された新機能を使用可能にするには、追加の構成が必要になることがあります。
[IBM MQ 9.3 の新機能および変更点](#) をもう一度読み、どの機能がビジネス・ニーズに役立つかを確認してください。これらの機能を使用できるように、新しいアプリケーションの開発や、構成の変更などのアクションを計画してください。
7. 最新バージョンで新しい mqweb サーバーを作成した場合は、z/OS システム上のすべてのキュー・マネージャーを最新バージョンにマイグレーションした後に旧バージョンの mqweb サーバーを停止できます。

タスクの結果

単一の IBM MQ for z/OS キュー・マネージャーのマイグレーションが完了しました。

  製品の次のバージョンへの *Managed File Transfer for z/OS* インストール済み環境のマイグレーション

IBM MQ *Managed File Transfer for z/OS* インストール済み環境を IBM MQ for z/OS 9.3 製品にマイグレーションするには、以下の手順に従います。

概要

IBM MQ 9.2 以降、*Managed File Transfer for z/OS (MFT)* のインストール・プロセスが z/OS で変更されました。

MFT には独自の SMP/E インストールがなくなりました。代わりに、MFT は、IBM MQ for z/OS SMP/E インストールを使用してキュー・マネージャー・コードと同時にインストールされます。インストール・プロ

セスについて詳しくは、[299 ページの『IBM MQ Managed File Transfer for z/OS を基本製品インストールの一部にすることによる変更』](#)を参照してください。

IBM MQ for z/OS 9.2 では、MFT ライブラリーは、z/OS UNIX System Services (z/OS UNIX) コンポーネントを含むディレクトリー配下の mqft ディレクトリーに配置されます。例えば、/mqm/V9R3M0/mqft などです。

mqft ディレクトリー構造は、bin ディレクトリーを除けば、以前と同じ構造になっていることに注意してください。

以前のバージョンの MFT では、bin ディレクトリーは mqf ディレクトリーのピアでした。つまり、MFT が /mqmfte/V9R1Mn/ directory にインストールされていて、そのディレクトリーに mqft ディレクトリーと bin ディレクトリーの両方が含まれていた可能性があります。

IBM MQ for z/OS 9.2 から、bin ディレクトリーは mqft ディレクトリーの配下にあります。例: /mqm/V9R3M0/mqft/bin

重要: IBM MQ for z/OS 9.3 のマイグレーションの一部として、以下を行う必要があります。

1. このディレクトリー構造に依存している以前のスクリプトを調整します。
2. MFT プロセスを起動するために使用している JCL すべてを調べ、BFG_PROD 変数と MQ_PATH 変数を適切に調整します。

例えば、z/OS UNIX コンポーネントを /mqm/V9R3M0/ にインストールしている場合、MQ_PATH の値は /mqm/V9R3M0/ になり、BFG_PROD の値は /mqm/V9R3M0/mqft になります。

最後に、**fte*** コマンドでは、LIBPATH 環境変数に IBM MQ for z/OS Java ライブラリーのパスを含める必要がなくなりました。

マイグレーション・プロセス

MFT を新しいバージョンにマイグレーションするプロセスは以下のとおりです。

1. IBM MQ for z/OS 9.3 を MFT コンポーネントを含めてインストールします。
2. トポロジー内のすべてのエージェントの制御されたシャットダウンを実行します。
 - a. JCL を使用して管理されるエージェントの場合、エージェントのデータ・セット内で BFGAGSP メンバーを実行することによって、これを行うことができます。
 - b. z/OS UNIX を使用して管理されているエージェントの場合は、コマンド **fteStopAgent agent_name** を実行します。
3. ロガーを停止します。
 - a. ロガーが JCL を使用して管理されている場合は、ロガーのデータ・セット内で BFGLGSP メンバーを実行します。
 - b. z/OS UNIX を使用して管理されるロガーの場合は、コマンド **fteStopLogger logger_name** を実行します。
4. JCL によって管理されているエージェントまたはロガーごとに、以下の操作を行います。
 - a. SCSQFCMD データ・セットを IBM MQ for z/OS 9.3 インストール済み環境から、エージェントまたはロガーに特有の新しいデータ・セットにコピーします。
 - b. データ・セット内の BFGCUSTM メンバーを編集し、++ 文字で囲まれたパラメーターを適切な値に設定します。
 - c. データ・セットのコピー内で BFGCUSTM を実行します。これにより新しい JCL セットが生成され、エージェントまたはロガーの管理に使用できます。
 - d. データ・セット内の BFGAGST または BFGLGST メンバーのいずれかを実行して、エージェントまたはロガーを再度開始してください。
5. z/OS UNIX から管理しているエージェントまたはロガーごとに、以下の操作を行います。

- a. エージェントまたはロガーを管理するために使用される **fte*** コマンドは、IBM MQ for z/OS UNIX System Services Components インストール済み環境の下の `mqft/bin` ディレクトリーにあります (例: `/mqm/V9R3M0/mqft/bin`)。

この変更を考慮に入れて、これらのコマンドを呼び出すスクリプトを調整する必要があります。

- b. コマンドは、IBM MQ for z/OS Java lib ディレクトリー、例えば、`/mqm/V9R3M0/java/lib` が LIBPATH 環境変数にあることを必要としなくなりました。

IBM MQ for z/OS Java lib ディレクトリーを含むように、手動で LIBPATH 環境変数を設定していた場合、今後はそのような設定はしないでください。

この変数は `.wmqfterc` ファイルに設定されている場合もあります。その際は、削除する必要があります。

- c. また、キュー・マネージャーも同時にマイグレーションされている場合には、STEPLIB 環境変数を更新する必要が生じることがあります。

この変数は `.wmqfterc` ファイル内で、MFT の環境変数 (z/OS) で説明されているように設定されている可能性もあります。

- d. 最後に、BFG_DATA 環境変数を以前と同じ値に設定し、エージェントまたはロガーが既存の構成にアクセスできるようにする必要があります。


この変数は `.wmqfterc` ファイル内で、MFT の環境変数 (z/OS) で説明されているように設定されている可能性もあります。

- e. エージェントまたはロガーを再開します。

関連タスク

[Managed File Transfer for z/OS の使用](#)


既存のキュー共有グループによって使用されている既存の Db2 データ共有グループへの新しいキュー共有グループの追加

 IBM MQ for z/OS 9.3 で実行されているキュー・マネージャーを含む新しいキュー共有グループを、以前のバージョンの IBM MQ for z/OS で実行されている既存のキュー共有グループによって使用される Db2 データ共有グループに追加するには、以下の手順を実行します。

始める前に

既存のキュー共有グループのすべてのキュー・マネージャーで、適用可能なマイグレーション PTF と共存 PTF すべてを含む、最新バージョンの保守が適用されていることを確認します。

例えば、既存のキュー共有グループに IBM MQ for z/OS 8.0、9.0 および 9.1 のキュー・マネージャーが混在している場合、IBM MQ for z/OS 8.0 キュー・マネージャーには、9.0 と 9.1 のキュー・マネージャーとの共存を可能にするマイグレーション PTF と共存 PTF が含まれていなければならない。また、IBM MQ for z/OS 9.0 キュー・マネージャーには、9.1 キュー・マネージャーとの共存を可能にするマイグレーション PTF と共存 PTF が含まれていなければいけません。

注:  IBM MQ for z/OS 9.2 以上に固有のマイグレーション PTF および共存 PTF はありません。

このタスクについて

Db2 データ共有グループは、さまざまなバージョンの IBM MQ for z/OS を実行している複数の異なるキュー共有グループで使用できます。

すべての異なるキュー共有グループは、同じ IBM MQ 関連表のセットを共有します。これらの表は、Db2 データ共有グループを使用する IBM MQ の最上位バージョンによって提供される定義 (この場合は IBM MQ for z/OS 9.3) を使用する必要があります。

手順

1. カップリング・ファシリティをセットアップします。

[カップリング・ファシリティのセットアップ](#)を参照してください。

2. 初期化入力サンプル `thlqual.SCSQPROC` (CSQ4INSS) をカスタマイズして、CSQINP2 データ・セットに含めます。

詳しくは、525 ページの『[単一の IBM MQ for z/OS キュー・マネージャーのマイグレーションの準備](#)』を参照してください。

3. **CSQ5PQSG** プログラムを使用して、IBM MQ 項目を Db2 データ共有グループに追加します。

[IBM MQ 項目を Db2 データ共有グループに追加する](#)を参照してください。

4. システム・パラメーター・モジュールを調整して、Db2 データ共有グループおよび IBM MQ キュー共有グループの情報を追加します。

詳しくは、525 ページの『[単一の IBM MQ for z/OS キュー・マネージャーのマイグレーションの準備](#)』を参照してください。

OpenShift CD CP4I-LTS IBM MQ の CP4I コンテナへのマイグレーション

IBM MQ の IBM Cloud Pak for Integration コンテナを使用して、既存の IBM MQ キュー・マネージャーをコンテナ環境にマイグレーションするための重要なステップ。

このタスクについて

このシナリオについては、[IBM MQ の CP4I コンテナへのマイグレーション・シナリオ](#)に記載されています。

キュー・マネージャー・クラスターの移行

クラスター内のキュー・マネージャーは、一度にすべてマイグレーションすることも、段階的マイグレーションと呼ばれる方法で、一度に1つずつマイグレーションすることもできます。クラスター内の完全リポジトリ・キュー・マネージャーを部分リポジトリ・キュー・マネージャーの前に移行します。すべてのキュー・マネージャーを移行する前に、クラスター内の一部のキュー・マネージャーを移行することによりどのような影響があるかを考慮する必要があります。

始める前に

移行を開始する前に、実行する移行について、クラスターに固有の移行に関する問題が見つかっていないことを確認してください。

キュー・マネージャー・クラスターの移行に関係する以下の問題を考慮します。

- アプリケーションの停止を最小限にとどめる
- 移行成功の評価および検証、および移行で問題が生じた場合の後方移行の計画
- IBM MQ の新機能の利用
- より広い IBM MQ ネットワークやご自分の組織のシステム体系のコンテキストにおけるクラスターの移行の管理

このタスクについて

クラスター・キュー・マネージャーは、異なるバージョンで実行される他のキュー・マネージャーとクラスターを共有することができるため、段階的移行が可能です。クラスター内の各キュー・マネージャーを移行するには時間がかかるため、移行を段階的に行えることが重要です。マイグレーションを段階的に行い、クラスター内の他のキュー・マネージャーを稼働させたままにすることで、キュー・マネージャーのダウン時間によるアプリケーションへの影響を軽減することができます。

最初に、完全リポジトリを保持するキュー・マネージャーを移行します。次に、部分リポジトリを保持する他のキュー・マネージャーを一度に1つずつ移行します。新規機能の使用を開始する前に、クラスター全体の移行を完了させます。

クラスター全体の移行を完了させる前に新規機能の使用を開始する必要がある場合は、部分リポジトリのリフレッシュが必要になることがあります。部分リポジトリを保持するキュー・マネージャーのそれぞれの移行の後に、新しく移行されたキュー・マネージャーに対して **REFRESH CLUSTER** コマンドを発行します。このコマンドによって、新しく移行されたキュー・マネージャー内のクラスター・レコードが更新され、すべての新規属性用の更新を受信する可能性があります。新規機能を使用する前にクラスター全体を移行した場合は、このステップは実行しないでください。 **REFRESH CLUSTER** コマンドは、すべての変更の処理をクラスター全体で行うため時間がかかります。

注: 大規模クラスターでは、稼働中のクラスターに **REFRESH CLUSTER** コマンドを使用すると、そのクラスターに悪影響が及ぶ可能性があります。その後、クラスター・オブジェクトが 27 日間隔で対象のキュー・マネージャーすべてに状況の更新を自動的に送信する際にも同様のことが起こり得ます。 大規模クラスターでのリフレッシュはクラスターのパフォーマンスと可用性に影響を与える可能性があるを参照してください。

部分リポジトリより前に完全リポジトリを移行していない場合、クラスターは処理を続けますが、あるバージョンの新規機能はいずれも期待どおりに動作しません。予測どおりに機能するには、フル・リポジトリ・キュー・マネージャーが最新の IBM MQ メジャー・バージョン (LTS ユーザーの場合) または CD バージョン (CD ユーザーの場合) を実行している必要があります。これにより、フル・リポジトリは、新機能の使用から生じるクラスターの残りの部分からの情報を確実に保管できます。

リポジトリでは、受信したレコードをそれ自体のバージョンで保管します。そのリポジトリが受信したレコードがより新しいバージョンの場合、レコードを保管する際、より新しいバージョンの属性は廃棄されます。IBM MQ 9.3 キュー・マネージャーに関する情報を受け取る IBM MQ 9.2 キュー・マネージャーは、IBM MQ 9.2 情報のみを保管します。IBM MQ 9.2 レコードを受け取る IBM MQ 9.3 リポジトリには、新しいバージョンで導入された属性のデフォルト値が保管されます。デフォルト値は、受信するレコードに含まれていない属性の値を定義するものです。詳しくは、539 ページの『混合バージョンのクラスター・リポジトリの更新方法』を参照してください。

注: 特殊なケースとして、完全リポジトリをアップグレードする前に、いくつかの部分リポジトリのアップグレードが必要になる場合があります。

この構成は製品でサポートされますが、このような状況では、予測しない結果が発生しないように、完全リポジトリがアップグレードされるまでは部分リポジトリの新しいクラスター化機能を使用しないよう十分に注意してください。

手順

- キュー・マネージャー・クラスターの移行計画の作成方法については、541 ページの『キュー・マネージャー・クラスターのマイグレーション計画の作成』を参照してください。
- キュー・マネージャー・クラスターの移行のバックアウト計画の作成方法については、541 ページの『キュー・マネージャー・クラスターのマイグレーションのバックアウト計画の作成』を参照してください。
- キュー・マネージャー・クラスターのキュー・マネージャーを 1 つ移行する方法については、542 ページの『単一のクラスター・キュー・マネージャーの移行』を参照してください。

混合バージョンのクラスター・リポジトリの更新方法

リポジトリは、クラスター内のオブジェクトのレコードを、リポジトリをホストするキュー・マネージャーのバージョンと一致する、レコード・フォーマットのバージョンで保管します。リポジトリ・キュー・マネージャーでは、オブジェクト・レコードが保管される前に、オブジェクト・レコードが受信されたフォーマットでオブジェクト・レコードを転送します。受信側では、より新しいバージョンからのフィールドは無視し、レコード内に存在しないフィールドにはそのデフォルト値を使用します。

クラスター・リポジトリでは、オブジェクトを表すレコード (例えば、キュー・レコードはクラスター・キューを表す) を保持します。完全リポジトリでは、そのクラスター内にあるすべてのオブジェクトのレコードを保持します。部分リポジトリでは、ローカル・オブジェクトおよびローカルで使用されるリモート・オブジェクトのレコードを保持します。リポジトリ・レコードでは、そのリポジトリを保持するキュー・マネージャーと同じコマンド・レベルの属性に関する情報のみを保持できます。このため、例えば、IBM MQ 9.2 のリポジトリには IBM MQ 9.2 のレベルの属性情報のみが含まれます。IBM MQ 9.3 のリポジトリには、IBM MQ 9.2 のすべてのレコード、および追加の IBM MQ 9.3 の属性が含まれた IBM MQ 9.3 のレコードが含まれます。

リポジトリでは、受信したレコードをそれ自体のバージョンで保管します。そのリポジトリが受信したレコードがより新しいバージョンの場合、レコードを保管する際、より新しいバージョンの属性は廃棄されます。IBM MQ 9.3 キュー・マネージャーに関する情報を受け取る IBM MQ 9.2 キュー・マネージャーは、IBM MQ 9.2 情報のみを保管します。IBM MQ 9.2 レコードを受け取る IBM MQ 9.3 リポジトリには、新しいバージョンで導入された属性のデフォルト値が保管されます。デフォルト値は、受信するレコードに含まれていない属性の値を定義するものです。

リポジトリでは通常、レコードを送信する際にそのレコード自体のフォーマットを使用します。このフォーマットは、リポジトリがそれらのレコードを保管した際のフォーマットと同じです。この規則には、1つだけ例外があります。完全リポジトリが部分リポジトリからレコードを受信すると、そのレコードは同じフォーマットで即座に転送されます。このため、万一 IBM MQ 9.2 の完全リポジトリが IBM MQ 9.3 の部分リポジトリからレコードを受信した場合、この完全リポジトリは IBM MQ 9.3 のレコードを転送します。この完全リポジトリは、他のすべての完全リポジトリ、およびそのレコードに一致するサブスクリプションを保持する他のすべての部分リポジトリにレコードを送信します。

部分リポジトリは、どの完全リポジトリであっても、レコードの最新の更新をその部分リポジトリに送信した完全リポジトリを反映することになります。この結果、IBM MQ 9.3 の部分リポジトリによって保持された新しい IBM MQ 9.3 の属性についての情報が予期せずに変更される可能性があります。値が、実際の IBM MQ 9.3 の情報からデフォルト値に変化するおそれがあります。この変化は、クラスター内の各完全リポジトリが異なるレベルの場合に発生します。最初に完全リポジトリを移行することによって、この不安定性を回避します。

部分リポジトリでは、そのオブジェクトに関する情報を定期的に (少なくとも 27 日ごとに 1 回) 完全リポジトリに送信します。オブジェクトが変更または定義されると、そのオブジェクトに関する情報が送信されます。[キュー・マネージャー・リポジトリに情報が保管される期間](#)を参照してください。

すべての完全リポジトリを IBM MQ 9.3 に移行すると、一部の属性はデフォルト値を保持する場合があります。リポジトリで更新をまだ受信していない場合、属性は実際の値の代わりにデフォルト値を保持することがあります。リポジトリは、次の 2 つの方法のいずれかを使用してリフレッシュすることができます。

- デフォルト値を含んでいるレコードが表すオブジェクトを (例えば、ローカル・キューの場合には ALTER QL を使用して) 変更します。この変更を行うと、ローカル・リポジトリは強制的にそのレコードを再び送信します。
- デフォルト値を含んでいるレコードを保持する部分リポジトリで **REFRESH CLUSTER** コマンドを発行します。**REFRESH CLUSTER** は、部分リポジトリを強制的に使用して、デフォルト値を含むレコードを破棄し、必要に応じて新しいレコードを取得します。

注: 大規模クラスターでは、稼働中のクラスターに **REFRESH CLUSTER** コマンドを使用すると、そのクラスターに悪影響が及ぶ可能性があります。その後、クラスター・オブジェクトが 27 日間隔で対象のキュー・マネージャーすべてに状況の更新を自動的に送信する際にも同様のことが起こり得ます。[大規模クラスターでのリフレッシュはクラスターのパフォーマンスと可用性に影響を与える可能性がある](#)を参照してください。

要約すると、クラスターの移行を段階的に実施する場合に最も予測可能で最も速い移行を行うためには、これらの手順を以下の順序で実行するということになります。

1. 完全リポジトリを保持するキュー・マネージャーを移行する。
2. 部分リポジトリを保持するキュー・マネージャーを移行する。
3. クラスター内で新規機能の使用を開始する。

注: 特殊なケースとして、完全リポジトリをアップグレードする前に、いくつかの部分リポジトリのアップグレードが必要になる場合があります。

この構成は製品でサポートされますが、このような状況では、予測しない結果が発生しないように、完全リポジトリがアップグレードされるまでは部分リポジトリの新しいクラスター化機能を使用しないよう十分に注意してください。

関連概念

[キュー・マネージャー・リポジトリに情報が保管される期間](#)

キュー・マネージャー・クラスターのマイグレーション計画の作成

キュー・マネージャー・クラスターの移行を実行する前に、何を実行するかについて計画を立てます。クラスター内でそれぞれのキュー・マネージャーが果たす役割を識別して、それらのキュー・マネージャーを移行する順序を決定します。

手順

- キュー・マネージャーとアプリケーションを旧バージョンから新バージョンに移行するときに、どんな問題に対処する必要があるか。
- システム体系および変更制御のどんな手順を検討する必要があるか。
- 全リポジトリの移行などクラスターに固有の移行に関する問題を考慮してから、複数のクラスターにオーバーラップする移行を考慮する。
- キュー・マネージャーに、キュー共用グループ内にあるものまたは高可用性ソリューションの一部であるものがあるか。
- クラスターがパブリッシュ/サブスクライブ・クラスターであるか。どのキュー・マネージャーがクラスター・トピック・ホストか。
- 段階的移行を行うか、すべてのキュー・マネージャーを同時に移行するかを決定する。
- 移行するテスト・システムがあるか、実動システムがあるか。
- 実動キュー・マネージャーを移行する前に、計画を文書化してテストする。

関連概念

[398 ページの『アプリケーションの移行と相互協調処理』](#)

IBM MQ では、前のバージョンの IBM MQ に対してコンパイルおよびリンクされたアプリケーションの後のレベルの IBM MQ との実行をサポートします。キュー・マネージャーがアップグレードされたら、新しいバージョンのライブラリーを使用してアプリケーションをビルドします。

[クラスター・トピック・ホスト・キュー・マネージャーの可用性](#)

[539 ページの『混合バージョンのクラスター・リポジトリの更新方法』](#)

リポジトリは、クラスター内のオブジェクトのレコードを、リポジトリをホストするキュー・マネージャーのバージョンと一致する、レコード・フォーマットのバージョンで保管します。リポジトリ・キュー・マネージャーでは、オブジェクト・レコードが保管される前に、オブジェクト・レコードが受信されたフォーマットでオブジェクト・レコードを転送します。受信側では、より新しいバージョンからのフィールドは無視し、レコード内に存在しないフィールドにはそのデフォルト値を使用します。

[395 ページの『キュー・マネージャーの移行』](#)

インストール済み環境をアップグレードした後に、キュー・マネージャーの移行が必要になることがあります。キュー・マネージャーを始動すると移行が行われます。アップグレードは、キュー・マネージャーを始動する前に削除することができます。ただし、キュー・マネージャーが始動した後にアップグレードを削除した場合、キュー・マネージャーは機能しなくなります。

[523 ページの『キュー共用グループの移行』](#)

キュー共用グループ内の異なる IBM MQ for z/OS バージョンからのキュー・マネージャーを組み込むことができますが、キュー共用グループ内のすべてのキュー・マネージャーを、できるだけ早く最新バージョンにマイグレーションする必要があります。

関連タスク

[544 ページの『高可用性構成内のキュー・マネージャーの移行』](#)

キュー・マネージャーの高可用性構成を使用すれば、IBM MQ アプリケーションの可用性を向上させることができます。キュー・マネージャーまたはサーバーの障害が発生した場合、キュー・マネージャーは別のサーバー上で自動的に再始動します。IBM MQ MQI client・アプリケーションをキュー・マネージャーに自動的に再接続するように調整することができます。サーバー・アプリケーションは、キュー・マネージャーの始動時に開始するように構成できます。

キュー・マネージャー・クラスターのマイグレーションのバックアウト計画の作成

移行を実行する前に、失敗した場合に備えてバックアウト計画を決めておきます。

始める前に

クラスター内のキュー・マネージャーはどのようなバックアウト機能をサポートしますか。

z/OS 後方移行が可能な適切な PTF が旧レベルの IBM MQ のライブラリーに含まれている場合は、ロード・ライブラリーを変更することで、z/OS で実行しているキュー・マネージャーを旧レベルに戻すことができます。

その他のプラットフォームでのバックアウトのオプションは、キュー・マネージャーを以前の状態に復元することだけです。キュー・マネージャーの復元過程で、キュー・マネージャーが新しいレベルで稼働を開始してから行われたすべての持続的の変更は失われます。

このタスクについて

バックアウト計画では、クラスターのアベイラビリティを維持する方法を検討する必要があります。クラスター内でキュー・マネージャーを移行するために生じるすべての問題に対応できなければなりません。

手順

バックアウト計画には、以下の点が記述されている必要があります。

- 移行が成功したとみなす条件。
- バックアウト手順を起動する条件。
- 代替りのバックアウト・アクション。例えば、次のようなアクション。
 - a) キュー・マネージャーのクラスターからの使用停止。
 - b) 後方移行。
 - c) 外部の問題が解決されるまで、キュー・マネージャーをオフラインの状態に保つ。

関連概念

395 ページの『[キュー・マネージャーの移行](#)』

インストール済み環境をアップグレードした後に、キュー・マネージャーの移行が必要になることがあります。キュー・マネージャーを始動すると移行が行われます。アップグレードは、キュー・マネージャーを始動する前に削除することができます。ただし、キュー・マネージャーが始動した後にアップグレードを削除した場合、キュー・マネージャーは機能しなくなります。

単一のクラスター・キュー・マネージャーの移行

クラスター内の 1 つのキュー・マネージャーを移行するには、以下の手順を実行します。まず、テスト・システムのキュー・マネージャーから開始してください。それぞれのクラスター・マイグレーション計画に基づいて手順を実行します。

手順

1. クラスター内の移行対象のキュー・マネージャーを停止します。
 - a) 次の **MQSC** コマンドを発行します。

```
SUSPEND QMGR CLUSTER(cluster name)
```

- b) キュー・マネージャーにメッセージが送信されていないことを確認します。

このキュー・マネージャーへのメッセージ送信を継続するアプリケーションをすべて閉じる必要があります。クラスター・ワークロード・アルゴリズムによって、中断状態のキュー・マネージャーが選択される場合があります。そのように選択される可能性があるのは、他の妥当な宛先がない場合、またはあるアプリケーションがキュー・マネージャーとの親和性を持っている場合です。

2. このキュー・マネージャーに既知のクラスター・オブジェクトすべての記録を保管します。このデータは、オブジェクトが正常に移行されたかどうかを確認するために、移行後に使用されます。
 - a) 次のコマンドを発行して、クラスター・キュー・マネージャーを表示します。

```
DISPLAY CLUSQMGR(*)
```

- b) 次のコマンドを発行して、クラスター・キューを表示します。

```
DISPLAY QC(*)
```

- c) 次のコマンドを発行して、クラスター・トピックを表示します。

```
DISPLAY TCLUSTER(*)
```

3. このキュー・マネージャーが所有するクラスター・オブジェクトのビューの完全リポジトリから、記録を保存します。この記録は、オブジェクトが正常に移行されたかどうかを確認するために、移行後に使用されます。

- a) 完全リポジトリに対して次のコマンドを発行して、このキュー・マネージャーを表示します。

```
DISPLAY CLUSQMGR(migrated queue manager name)
```

- b) 完全リポジトリに対して次のコマンドを発行して、このキュー・マネージャーのクラスター・キューを表示します。

```
DISPLAY QC(*) WHERE(CLUSQMGR EQ migrated queue manager name)
```

- c) 完全リポジトリに対して次のコマンドを発行して、このキュー・マネージャーのクラスター・トピックを表示します。

```
DISPLAY TCLUSTER(*) WHERE(CLUSQMGR EQ migrated queue manager name)
```

4. キュー・マネージャーを移行します。

プラットフォームにしたがって、いずれかのキュー・マネージャーの移行作業を行います。[435 ページの『Windows でのキュー・マネージャーのマイグレーション』](#)を参照してください。

キュー・マネージャーの移行プロセスの概略は、以下のとおりです。

- キュー・マネージャーを停止させます。
- キュー・マネージャーのバックアップを取ります。
- IBM MQ の新しいバージョンをインストールします。
- キュー・マネージャーを再始動する。

5. すべてのクラスター・オブジェクトの移行が成功したことを確認します。

- a) 次のコマンドを発行してクラスター・キュー・マネージャーを表示し、その出力を移行前に保存したデータと照合します。

```
DISPLAY CLUSQMGR(*)
```

- b) 次のコマンドを発行してクラスター・キューを表示し、その出力を移行前に保存したデータと照合します。

```
DISPLAY QC(*)
```

- c) 次のコマンドを発行してクラスター・トピックを表示し、その出力を移行前に保存したデータと照合します。

```
DISPLAY TCLUSTER(*)
```

6. キュー・マネージャーが完全リポジトリと正しく通信していることを確認します。

7. 完全リポジトリが開始できることを、クラスター・チャンネルで確認します。
8. 完全リポジトリが、移行済みのクラスター・キュー・マネージャー、そのクラスター・キュー、およびそのクラスター・トピックに関する情報を保持していることを確認します。
 - a) 次のコマンドを完全リポジトリに対して発行し、その出力を移行前に保存したデータと照合します。

```
DISPLAY CLUSQMGR(migrated_queue_manager_name)
```

- b) 次のコマンドを完全リポジトリに対して発行し、その出力を移行前に保存したデータと照合します。

```
DISPLAY QC(*) WHERE(CLUSQMGR EQ migrated_queue_manager_name)
```

- c) 次のコマンドを完全リポジトリに対して発行し、その出力を移行前に保存したデータと照合します。

```
DISPLAY TCLUSTER(*) WHERE(CLUSQMGR EQ migrated_queue_manager_name)
```

9. 他のキュー・マネージャー上のアプリケーションが、移行済みのクラスター・キュー・マネージャーが所有するキューにメッセージを書き込めることをテストします。
10. 移行済みのキュー・マネージャー上のアプリケーションが、他のクラスター・キュー・マネージャーが所有するキューにメッセージを書き込めることをテストします。
11. 次のコマンドを発行して、キュー・マネージャーを再開します。

```
RESUME QMGR CLUSTER(cluster name)
```

12. クラスター内のキュー・マネージャーとアプリケーションをしばらくの間しっかりとモニターします。

次のタスク

テスト・システムでクラスター内の1つのキュー・マネージャーの移行が完了したら、テスト・システムの各クラスターにある他のキュー・マネージャーの移行を実行します。

テスト・システムのすべてのキュー・マネージャーの移行が完了したら、実動システムの各キュー・マネージャーを移行します。

関連概念

[395 ページの『キュー・マネージャーの移行』](#)

インストール済み環境をアップグレードした後に、キュー・マネージャーの移行が必要になることがあります。キュー・マネージャーを始動すると移行が行われます。アップグレードは、キュー・マネージャーを始動する前に削除することができます。ただし、キュー・マネージャーが始動した後にアップグレードを削除した場合、キュー・マネージャーは機能しなくなります。

関連資料

[DISPLAYCLUSQMGR](#)

[キューの表示](#)

[RESUME QMGR](#)

[SUSPEND QMGR](#)

高可用性構成内のキュー・マネージャーの移行

キュー・マネージャーの高可用性構成を使用すれば、IBM MQ アプリケーションの可用性を向上させることができます。キュー・マネージャーまたはサーバーの障害が発生した場合、キュー・マネージャーは別のサーバー上で自動的に再始動します。IBM MQ MQI client・アプリケーションをキュー・マネージャーに自動的に再接続するように調整することができます。サーバー・アプリケーションは、キュー・マネージャーの始動時に開始するように構成できます。

このタスクについて

Multi IBM MQ for Multiplatforms の場合、高可用性構成は、高可用性クラスター・ソリューションを使用するか、複数インスタンス・キュー・マネージャーを使用して実装できます。Red Hat Cluster Suite または Microsoft Cluster Service (MSCS) が高可用性クラスター・ソリューションの例です。

Linux Linux プラットフォームの場合、複製データ・キュー・マネージャー (RDQM) を使用して、高可用性を実装できます。RDQM のマイグレーションについては、[549 ページの『複製データ・キュー・マネージャーのマイグレーション』](#)を参照してください。

z/OS IBM MQ for z/OS には、キュー・マネージャーの可用性を高めるためのいくつかの代替手法があります。[z/OS の可用性](#)を参照してください。z/OS に関する移行の考慮事項は、採用された可用性の技法によって異なるため、このトピックでは説明していません。「高可用性構成」という用語は、z/OS 以外のプラットフォームの構成内のキュー・マネージャーのみを指しています。

MQ Appliance もう 1 つの解決策は、1 対の IBM MQ アプライアンスで高可用性グループを構成する方法です。HA キュー・マネージャーのマイグレーションについて詳しくは、装置の資料を参照してください。

高可用性構成でのキュー・マネージャーのマイグレーションに関連する全体的な原則は、複数インスタンス・キュー・マネージャーのマイグレーションの場合も高可用性クラスターのマイグレーションの場合も同じです。いずれの場合も、原則は以下のとおりです。

1. キュー・マネージャーをそれが前に実行されていたコマンド・レベルよりも低いコマンド・レベルで再始動しないでください。
2. アクティブ・キュー・マネージャーが実行中の場合は、コードをアップグレードすることはできません。
3. アクティブ・キュー・マネージャーをバックアップすることはできません。

手順

- 複数インスタンス・キュー・マネージャーを移行するには、[545 ページの『複数インスタンス・キュー・マネージャーの移行』](#)を参照してください。
- 高可用性クラスター・キュー・マネージャーを移行するには、[546 ページの『高可用性クラスター・キュー・マネージャーの移行』](#)を参照してください。

関連タスク

[462 ページの『Windows での MSCS 構成の移行』](#)

次の説明に従って、Microsoft Cluster Service (MSCS) 構成のキュー・マネージャーを一度に 1 ノードずつ移行します。

複数インスタンス・キュー・マネージャーの移行

複数インスタンス・キュー・マネージャー構成のキュー・マネージャーを移行する手順を以下のリストにまとめます。

始める前に

以下の用語が関連しています。

アクティブ・キュー・マネージャー・インスタンス (active queue manager instance)

スタンバイ・インスタンスを許可して始動している実行中のキュー・マネージャー・インスタンス。

スタンバイ・キュー・マネージャー・インスタンス (standby queue manager instance)

スタンバイ・インスタンスを許可して始動している待機中のキュー・マネージャー・インスタンス。このインスタンスは、アクティブ・インスタンスから自動的に引き継ぐ準備ができています。

手順

移行手順は、以下のステップに基づいて行います。

1. マイグレーション・プロセスを開始する前に、アップグレードが既にインストールされているサーバー上に別のキュー・マネージャーを作成します。
2. このアップグレードを検査します。これは、お客様の組織で要求されているすべての検証チェックを行うことによって実行します。
3. キュー・マネージャー・インスタンスの始動時に選択元となるサーバーのプールが存在する場合は、プール内にあるアクティブでなくスタンバイとしても機能していないサーバー上で IBM MQ をアップグレードします。
4. スタンバイ・キュー・マネージャー・インスタンスを停止します。
インスタンスを自動的に再始動するシステム管理プロシージャが実行されていないことを確認します。
5. サーバーのプールが存在しない場合は、スタンバイ・インスタンスが稼働されていたサーバー上で IBM MQ をアップグレードします。
6. 移行においてダウン時間と回復可能性のいずれがより重要であるかを判断します。
7. オプション: 回復可能性のほうが重要な場合は、以下の手順を実行します。バックアップを取る必要があります。
 - a) アクティブ・キュー・マネージャー・インスタンスをスタンバイに切り替えずに停止します。
 - b) このキュー・マネージャーをバックアップします。
 - c) アップグレードされたサーバーの1つでキュー・マネージャー・インスタンスを、スタンバイを許可して、始動します。
 - d) アップグレードされたサーバーのプールが存在する場合、別の1つのキュー・マネージャー・インスタンスを、スタンバイを許可して、始動します。
8. オプション: 可用性のほうが重要な場合は、以下の手順を実行します。バックアップも取る必要はありません。
 - a) アップグレードされたサーバーの1つでキュー・マネージャー・インスタンスをスタンバイとして始動します。
 - b) アクティブ・キュー・マネージャー・インスタンスをスタンバイに切り替えて停止します。
 - c) アップグレードされたサーバーのプールが存在する場合、別の1つのキュー・マネージャー・インスタンスを、スタンバイを許可して、始動します。
9. IBM MQ コードをアクティブ・キュー・マネージャー・インスタンスであったサーバー上でアップグレードします。
10. まだスタンバイを始動していない場合はサーバーをスタンバイ・インスタンスとして始動します。

544 ページの『高可用性構成内のキュー・マネージャーの移行』

キュー・マネージャーの高可用性構成を使用すれば、IBM MQ アプリケーションの可用性を向上させることができます。キュー・マネージャーまたはサーバーの障害が発生した場合、キュー・マネージャーは別のサーバー上で自動的に再始動します。IBM MQ MQI client・アプリケーションをキュー・マネージャーに自動的に再接続するように調整することができます。サーバー・アプリケーションは、キュー・マネージャーの始動時に開始するように構成できます。

546 ページの『高可用性クラスター・キュー・マネージャーの移行』

高可用性キュー・マネージャー構成のキュー・マネージャーを移行する手順を以下のリストにまとめます。

高可用性クラスター・キュー・マネージャーの移行

高可用性キュー・マネージャー構成のキュー・マネージャーを移行する手順を以下のリストにまとめます。

始める前に

以下の用語が関連しています。

アクティブ・サーバー (active server)

稼働中のサーバーまたはアクティブ・キュー・マネージャー・インスタンス

パッシブ・サーバー (passive server)

アクティブ・インスタンスから自動的に引き継ぐ準備ができていないサーバー。

非アクティブ・サーバー (inactive server)

自動的に引き継ぐ準備ができていないサーバー。サーバーがクラスターから削除されているか、または何らかの方法でオフラインにされている可能性があります。

手順

移行手順は、以下のステップに基づいて行います。詳細は、関連するクラスターでの特定のコマンドによって異なります。

1. マイグレーション・プロセスを開始する前に、アップグレードが既にインストールされているサーバー上に別のキュー・マネージャーを作成します。
2. アップグレードをテストします。それぞれの企業に必要な検証チェックをすべて実行してください。
3. 4つのサーバーを使用できる場合は、2つのクラスター・ペアを作成します。
2つの組みを使用すれば、キュー・マネージャーは、古いコマンド・レベルのクラスターの組みで引き続き稼働できます。準備が完了すると、キュー・マネージャーを新しいコマンド・レベルのサーバーの組みに移すことができます。
4. クラスターからパッシブ・サーバーを削除します。
クラスターがこのサーバーを自動的に再始動できないことを確認します。このサーバーが非アクティブになります。
5. 高可用性クラスターで IBM MQ コードを配置する共通の場所を使用している場合は、アップグレードするコードを配置する2つ目の場所を作成します。
6. キュー・マネージャーが現在稼働されていないサーバーを使用して、IBM MQ コードをインストールまたはアップグレードします。
7. このアップグレードを検証します。これは、このサーバー上に別のキュー・マネージャーを作成して、お客様の組織で要求されているすべての検証チェックを実行することによって行います。
8. 半分よりも多いサーバーがクラスター内に残っている場合は、サーバーを1つ削除し、IBM MQ をアップグレードして、そのアップグレードを検証します。
個々のサーバーは、このプロセスの一環として非アクティブにされます。このステップをサーバーの半分がアップグレードされるまで続けます。
9. ご使用のアクティブ・サーバーが残りのクラスターに含まれる場合は、そのクラスターでパッシブ・サーバーを自動的に再度アクティブにできないようにするため、パッシブ・サーバーを非アクティブにします。
10. 移行においてダウン時間と回復可能性のいずれがより重要であるかを判断します。
11. オプション: 回復可能性のほうが重要な場合は、以下の手順を実行します。
 - a) キュー・マネージャーを停止して、クラスターからサーバーを削除します。
 - b) このキュー・マネージャーをバックアップします。
12. オプション: ダウン時間のほうが重要な場合は、以下の手順を実行します。
 - a) 移行されたサーバーをパッシブ・サーバーとしてクラスターに追加して戻します。
 - b) 高可用性サーバー・クラスター内の残りのサーバーをパッシブ・サーバーの1つに切り替えます。
この切り替えによって、稼働中のキュー・マネージャーが停止し、パッシブ・サーバーの1つで再始動します。
13. 残りのすべての高可用性サーバーをアップグレードし、それらをクラスターに追加して戻します。

544 ページの『高可用性構成内のキュー・マネージャーの移行』

キュー・マネージャーの高可用性構成を使用すれば、IBM MQ アプリケーションの可用性を向上させることができます。キュー・マネージャーまたはサーバーの障害が発生した場合、キュー・マネージャーは別のサーバー上で自動的に再始動します。IBM MQ MQI client・アプリケーションをキュー・マネージャーに自動的に再接続するように調整することができます。サーバー・アプリケーションは、キュー・マネージャーの始動時に開始するように構成できます。

545 ページの『複数インスタンス・キュー・マネージャーの移行』

複数インスタンス・キュー・マネージャー構成のキュー・マネージャーを移行する手順を以下のリストにまとめます。

RHEL 7 から RHEL 8 への RDQM 構成のマイグレーション

RHEL 7 から RHEL 8 へアップグレードする場合は、新しい Pacemaker クラスタを作成し、複製データ・キュー・マネージャー (RDQM) をその新しいクラスタにマイグレーションする必要があります。

このタスクについて

別個の RHEL 8 クラスタをセットアップし、バックアップとリストアの手順を使用して、各 RDQM HA キュー・マネージャーをそのクラスタにマイグレーションする必要があります。浮動 IP アドレスを使用して RDQM キュー・マネージャーに接続している場合は、その浮動 IP アドレスを RHEL 8 クラスタ上に再作成しなければなりません。

手順

1. RHEL 8 ノードを 3 台構成します。
2. それぞれに IBM MQ Advanced をインストールします。253 ページの『[IBM MQ Advanced for Multiplatforms のインストール](#)』を参照してください。
3. 新しい HA グループを作成するために新しい Pacemaker クラスタを構成します。[Pacemaker クラスタ \(HA グループ\) の定義](#)を参照してください。
4. 既存の RHEL 7 の HA グループに含まれていた各キュー・マネージャーを再作成します。[HA RDQM の作成](#)を参照してください。
5. 移行する RDQM キュー・マネージャーごとに、以下の操作を実行します。
 - a) RHEL 8 ノードの RDQM キュー・マネージャーを終了します。
 - b) RHEL 7 ノードの RDQM キュー・マネージャーを終了します。
 - c) RHEL 7 ノードで RDQM キュー・マネージャー (および必要に応じて構成とデータ) をバックアップします。[IBM® MQ キュー・マネージャーのデータのバックアップと復元](#)を参照してください。
 - d) RHEL 8 ノードでバックアップをリストアします。
6. RHEL 8 ノードの RDQM キュー・マネージャーを開始します。
7. 必要な場合は、RHEL 8 の HA グループに浮動 IP アドレスを構成します。[浮動 IP アドレスの作成および削除](#)を参照してください。
8. RDQM キュー・マネージャーが RHEL 8 の HA グループで正常に動作していることを確認したら、RHEL 7 の HA グループからキュー・マネージャーを削除します。[HA RDQM の削除](#)を参照してください。

V9.3.1 RHEL 7 または RHEL 8 から RHEL 9 への RDQM 構成のマイグレーション

RHEL 7 または RHEL 8 から RHEL 9 にアップグレードする場合は、新しい Pacemaker クラスタを作成し、複製データ・キュー・マネージャー (RDQM) を新しいクラスタにマイグレーションする必要があります。

このタスクについて

バックアップとリストアの手順を使用して、別個の RHEL 9 クラスタをセットアップし、各 RDQM HA キュー・マネージャーをそのクラスタにマイグレーションする必要があります。浮動 IP アドレスを使用して RDQM キュー・マネージャーに接続する場合は、その浮動 IP アドレスを RHEL 9 クラスタ上に再作成する必要があります。

手順

1. 3 つの RHEL 9 ノードを構成します。
2. それぞれに IBM MQ Advanced をインストールします。253 ページの『[IBM MQ Advanced for Multiplatforms のインストール](#)』を参照してください。
3. 新しい HA グループを作成するために新しい Pacemaker クラスタを構成します。[Pacemaker クラスタ \(HA グループ\) の定義](#)を参照してください。

4. 既存の RHEL 7 または RHEL 8 HA グループから作成する各キュー・マネージャーを再作成します。 [HA RDQM の作成](#)を参照してください。
5. 移行する RDQM キュー・マネージャーごとに、以下の操作を実行します。
 - a) RHEL 9 ノード上の RDQM キュー・マネージャーを終了します。
 - b) RHEL 7 または RHEL 8 ノード上の RDQM キュー・マネージャーを終了します。
 - c) RHEL 7 または RHEL 8 ノード上の RDQM キュー・マネージャー、その構成、および必要に応じてそのデータのバックアップを作成します。 [IBM MQ キュー・マネージャー・データのバックアップと復元](#)を参照してください。
 - d) RHEL 9 ノードでバックアップをリストアします。
6. RHEL 9 ノードで RDQM キュー・マネージャーを開始します。
7. 必要な場合は、RHEL 9 HA グループで浮動 IP アドレスを構成します。 [浮動 IP アドレスの作成および削除](#)を参照してください。
8. RHEL 9 HA グループで RDQM キュー・マネージャーが正しく機能していることを確認した後、RHEL 7 または RHEL 8 HA グループからキュー・マネージャーを削除します。 [HA RDQM の削除](#)を参照してください。

MQ Adv.

Linux

複製データ・キュー・マネージャーのマイグレーション

複製データ・キュー・マネージャー (RDQM) をマイグレーションする必要がある場合、すべてのノードを順番にアップグレードする必要があります。各ノードを異なるレベルで操作しないでください。

このガイダンスは、メジャー・リリース間、または CD リリース間の移動に適しており、保守 (フィックスパック) の適用には適していません。(344 ページの『[RDQM のための保守レベルの更新の適用](#)』を参照してください。)

HA RDQM 構成のアップグレード手順は、ノードの停止、IBM MQ および RDQM サポートのアンインストール、新規バージョンの IBM MQ および RDQM サポートのインストール、およびノードの再開から構成されます。続いて、次のノードに移動して、そのノードでこの手順を繰り返します。この手順の実行により、マイグレーションの進行中に、キュー・マネージャーは HA グループ内のいずれかのノード上で継続的に実行されます。

DR RDQM 構成のアップグレード手順は、リカバリー・ノードのアップグレード、新しくアップグレードしたリカバリー・ノードでの DR キュー・マネージャーの実行、1 次ノードのアップグレード、および DR キュー・マネージャーの実行の元の 1 次ノードへの切り戻しから構成されます。

DR/HA RDQM 構成のアップグレード手順は、リカバリー・サイトでの HA グループのアップグレード、メイン・サイトからリカバリー・サイトへの管理対象フェイルオーバーの実行、そしてキュー・マネージャーをメイン・サイトにフェイルバックする前のメイン・サイトでの HA グループのアップグレードで構成されます。

マイグレーションの前に、複製データ・キュー・マネージャーをバックアップできます。

関連タスク

[273 ページの『RDQM \(複製データ・キュー・マネージャー\) のインストール』](#)

このセクションでは、RDQM に関連するインストール作業をグループごとにまとめています。RDQM は、x86-64 for RHEL 7 (7.6 以降)、RHEL 8 (8.2 以降)、および RHEL 9 で使用可能です。

HA RDQM のマイグレーション

以下の一連の手順に従って、HA グループ内のすべての RDQM ノードをアップグレードして、複製データ・キュー・マネージャー (RDQM) をマイグレーションします。

このタスクについて

HA グループ内のノードを異なるレベルで操作することのないように、その HA グループ内のすべてのノードを同じ順序でアップグレードする必要があります。

1 つのノードがすべての RDQM の 1 次ノードとして動作し、他の 2 つのノードが 2 次ノードとして動作するように HA グループを構成した場合、2 次ノードを最初にアップグレードして、1 次ノードは最後まで残しておく必要があります。

アップグレードする順序、および RDQM の優先ロケーションおよび第 2 優先ロケーションとしてマークしたノードは、アップグレード時の RDQM のフェイルオーバー先に影響します。マイグレーション手順の中で、別々のレベルでノードが実行されている間は、フェイルオーバーの選択肢が限られます。低いレベルのノードで実行される RDQM は高いレベルのノードにフェイルオーバーできますが、キュー・マネージャーが新しいレベルで開始されると、それより低いレベルのノードにフェイルオーバーできなくなります。アップグレード手順を選択し、優先ロケーションおよび第 2 優先ロケーションの設定を使用して、できる限り長く、低いレベルのノードでキュー・マネージャーを実行し続ける必要があります。ノードを中断する前に、優先ロケーションおよび第 2 優先ロケーションの設定を変更して、変更が即時に有効になるようにする必要があります。

いずれかのノードで DR RDQM も実行している場合は、[551 ページの『DR RDQM のマイグレーション』](#)の説明に従って、それらのキュー・マネージャーを同時に処理する必要があります。

手順

- HA RDQM サポートをアンインストールし、RDQM と IBM MQ をアップグレードします。

- a) 次のコマンドを入力して、ノード上で HA グループを中断します。

```
rdqmadm -s
```

- b) root としてログインするか、**su** コマンドを使用してスーパーユーザーに切り替えます。

- c) アンインストール IBM MQ (このステップでは RDQM もアンインストールします):

```
rpm -qa | grep MQSeries | xargs yum -y remove
```

- d) Pacemaker をアンインストールします。

```
rpm -qa | grep linbit | xargs yum -y remove
```

- e) DRBD をアンインストールします。

```
rpm -qa | grep drbd | xargs yum -y remove
```

- f) DRBD カーネルが正常にアンロードされたことを確認します。

```
lsmod | grep drbd
```

drbd または drbd_transport_tcp カーネル・モジュールがまだロードされている場合は、以下のコマンドを使用してアンロードできます。

```
modprobe -r drbd_transport_tcp  
modprobe -r drbd
```

何らかの理由でアンロードが失敗した場合は、ノードをリブートします。

- g) 新しいレベルの IBM MQ および従属ソフトウェアをインストールします。[RDQM \(複製データ・キュー・マネージャー\) のインストール](#)を参照してください。
- h) 次のコマンドを入力して、ノード上で HA グループを再開します。

```
rdqmadm -r
```

この時点で、グループ内の次のノードに進むことができます。

- HA グループ内の 2 番目のノードに対して上記の手順を繰り返します。(最初のノードと同じパスを使用してください。)
- HA グループ内の 3 番目のノードに対して上記の手順を繰り返します。(最初のノードと同じパスを使用してください。)

関連資料

[rdqmadm \(複製データ・キュー・マネージャー・クラスターの管理\)](#)

Linux DR RDQM のマイグレーション

以下の一連の手順に従って、災害復旧用複製データ・キュー・マネージャー (DR RDQM) 構成の 1 次ノードとリカバリー・ノードをアップグレードします。

このタスクについて

ノードをアップグレードする手順としては、リカバリー・ノードをアップグレードし、そこで DR キュー・マネージャーを実行している間に、1 次ノードをアップグレードするという手順をお勧めします。両方のノードがアップグレードされたら、元の 1 次役割とリカバリー役割に戻せます。

アップグレード手順中に DR キュー・マネージャーを実行する必要がない場合は、リカバリー・ノードにフェイルオーバーするステップを省略できます。DR キュー・マネージャーを停止し、両方のノードをアップグレードした後に再始動するだけで済みます。

いずれかのノードで HA RDQM も実行している場合は、[549 ページの『HA RDQM のマイグレーション』](#)の説明に従って、それらのキュー・マネージャーを同時に処理する必要があります。

手順

- DR RDQM と IBM MQ をアンインストールし、RDQM と IBM MQ をアップグレードします。

- a) DR 2 次ノードをアップグレードします。

- a. root としてログインするか、**su** コマンドを使用してスーパーユーザーに切り替えます。

- b. アンインストール IBM MQ (このステップでは RDQM もアンインストールします):

```
rpm -qa | grep MQSeries | xargs yum -y remove
```

- c. Pacemaker をアンインストールします。

```
rpm -qa | grep linbit | xargs yum -y remove
```

- d. DRBD をアンインストールします。

```
rpm -qa | grep drbd | xargs yum -y remove
```

- e. DRBD カーネルが正常にアンロードされたことを確認します。

```
lsmod | grep drbd
```

drbd または drbd_transport_tcp カーネル・モジュールがまだロードされている場合は、以下のコマンドを使用してアンロードできます。

```
modprobe -r drbd_transport_tcp  
modprobe -r drbd
```

何らかの理由でアンロードが失敗した場合は、ノードをリブートします。

- f. 新しいレベルの IBM MQ および RDQM をインストールします。RDQM (複製データ・キュー・マネージャー) のインストールを参照してください。

- b) DR 1 次ノード上で、以下のステップのいずれかを行います。

- DR キュー・マネージャーを終了します。

- または、DR キュー・マネージャーの DR 2 次ノードへの管理フェイルオーバーを実行します。

- c) DR 1 次ノードをアップグレードします。

- a. root としてログインするか、**su** コマンドを使用してスーパーユーザーに切り替えます。

- b. アンインストール IBM MQ (このステップでは RDQM もアンインストールします):

```
rpm -qa | grep MQSeries | xargs yum -y remove
```

- c. Pacemaker をアンインストールします。

```
rpm -qa | grep linbit | xargs yum -y remove
```

- d. DRBD をアンインストールします。

```
rpm -qa | grep drbd | xargs yum -y remove
```

- e. DRBD カーネルが正常にアンロードされたことを確認します。

```
lsmod | grep drbd
```

drbd または drbd_transport_tcp カーネル・モジュールがまだロードされている場合は、以下のコマンドを使用してアンロードできます。

```
modprobe -r drbd_transport_tcp
modprobe -r drbd
```

何らかの理由でアンロードが失敗した場合は、ノードをリブートします。

- f. 新しいレベルの IBM MQ および RDQM をインストールします。RDQM (複製データ・キュー・マネージャー) のインストールを参照してください。
- d) DR 1 次ノード上で、以下のステップのいずれかを行います。
- DR キュー・マネージャーを終了していた場合は開始します。
 - または、DR キュー・マネージャーを DR 1 次ノードに戻す管理フェイルオーバーを実行します。

DR/HA RDQM のマイグレーション

以下の手順に従って、DR/HA 構成内の両方の HA グループにあるすべての RDQM ノードをアップグレードして、複製データ・キュー・マネージャー (RDQM) をマイグレーションします。

このタスクについて

ノードをアップグレードする推奨手順としては、リカバリー・サイトで HA グループをアップグレードし、メイン・サイトで HA グループをアップグレードしている間に、リカバリー・サイトで DR/HA キュー・マネージャーを実行します。両方の HA グループがアップグレードされたら、元のメイン役割とリカバリー役割に戻せます。

手順

- RD/HA RDQM と IBM MQ をアンインストールし、RDQM と IBM MQ をアップグレードします。
 - a) リカバリー・サイトの HA グループをアップグレードします (DR/HA RDQM がメイン・サイトで実行されていることを想定しています)。グループ内の各ノードで以下のステップを順に実行します。
 - a. root としてログインするか、**su** コマンドを使用してスーパーユーザーに切り替えます。
 - b. 次のコマンドを入力して、ノード上で HA グループを中断します。

```
rdqmadm -s
```

- c. アンインストール IBM MQ (このステップでは RDQM もアンインストールします):

```
rpm -qa | grep MQSeries | xargs yum -y remove
```

- d. Pacemaker をアンインストールします。

```
rpm -qa | grep linbit | xargs yum -y remove
```

- e. DRBD をアンインストールします。

```
rpm -qa | grep drbd | xargs yum -y remove
```

- f. DRBD カーネルが正常にアンロードされたことを確認します。


```
lsmod | grep drbd
```

drbd または drbd_transport_tcp カーネル・モジュールがまだロードされている場合は、以下のコマンドを使用してアンロードできます。

```
modprobe -r drbd_transport_tcp
modprobe -r drbd
```

何らかの理由でアンロードが失敗した場合は、ノードをリブートします。

- g. 新しいレベルの IBM MQ および従属ソフトウェアをインストールします。 [RDQM \(複製データ・キュー・マネージャー\)](#) のインストールを参照してください。
- h. 次のコマンドを入力して、ノード上で HA グループを再開します。

```
rdqmadm -r
```

この時点で、グループ内の次のノードに進むことができます。

- b) メイン・サイトの HA グループで、キュー・マネージャーを停止するか、リカバリー・サイトでアップグレードした HA グループに対して管理フェイルオーバーを実行します。
- c) メイン・サイトの HA グループをアップグレードします。グループ内の各ノードで以下のステップを順に実行します。
 - a. root としてログインするか、 **su** コマンドを使用してスーパーユーザーに切り替えます。
 - b. 次のコマンドを入力して、ノード上で HA グループを中断します。

```
rdqmadm -s
```

- c. アンインストール IBM MQ (このステップでは RDQM もアンインストールします):

```
rpm -qa | grep MQSeries | xargs yum -y remove
```

- d. Pacemaker をアンインストールします。

```
rpm -qa | grep linbit | xargs yum -y remove
```

- e. DRBD をアンインストールします。

```
rpm -qa | grep drbd | xargs yum -y remove
```

- f. DRBD カーネルが正常にアンロードされたことを確認します。

```
lsmod | grep drbd
```

drbd または drbd_transport_tcp カーネル・モジュールがまだロードされている場合は、以下のコマンドを使用してアンロードできます。

```
modprobe -r drbd_transport_tcp
modprobe -r drbd
```

何らかの理由でアンロードが失敗した場合は、ノードをリブートします。

- g. 新しいレベルの IBM MQ および従属ソフトウェアをインストールします。 [RDQM \(複製データ・キュー・マネージャー\)](#) のインストールを参照してください。
- h. 次のコマンドを入力して、ノード上で HA グループを再開します。

```
rdqmadm -r
```

この時点で、グループ内の次のノードに進むことができます。

- d) これで、キュー・マネージャーを開始するか (以前に停止していた場合)、リカバリー・サイトからメイン・サイトにフェイルオーバーできます。

関連タスク

549 ページの『[HA RDQM のマイグレーション](#)』

以下の一連の手順に従って、HA グループ内のすべての RDQM ノードをアップグレードして、複製データ・キュー・マネージャー (RDQM) をマイグレーションします。

551 ページの『[DR RDQM のマイグレーション](#)』

以下の一連の手順に従って、災害復旧用複製データ・キュー・マネージャー (DR RDQM) 構成の 1 次ノードとリカバリー・ノードをアップグレードします。

異なるオペレーティング・システムへのキュー・マネージャーの移動

以下の手順に従って、キュー・マネージャーをオペレーティング・システム間で移動できます。これは、キュー・マネージャーのマイグレーションではないことに注意してください。

このタスクについて

キュー・マネージャーを移動するには、それをターゲット・システムに再作成します。この手順では、キュー・マネージャーの構成を再作成しますが、キューをアンロードしたり再ロードしたりしてキュー・マネージャーの現在の状態を再作成することはありません。

手順

1. IBM MQ 管理者 (mqm) グループのユーザーとしてソース・システムにログインします。
2. 以下のコマンドを入力して、移動するキュー・マネージャーの構成情報を保存します。

```
dmpmqcfig -a -m QM_name > QM_file
```




説明

- *QM_name* は、移動するキュー・マネージャーの名前です。
- *QM_file* は、構成情報が書き込まれているソース・システム上のローカル・ファイルの名前とパスです。

詳しくは、**dmpmqcfig** を参照してください。

3. キュー・マネージャーが分散構成の一部である場合は、キュー・マネージャーを静止します。処理中のメッセージがないことを確認してから、[キュー・マネージャーを停止してください](#)。
4. あるバージョンの製品から別のバージョンに移行する場合は、現在のオペレーティング・システム上にあるキュー・マネージャーを最新バージョンにマイグレーションします。

現在のオペレーティング・システム:

-  **Windows** Windows (435 ページの『[新しいバージョンへのキュー・マネージャーのマイグレーション \(Windows\)](#)』を参照)
-  **Linux**  **AIX** AIX または Linux。 [AIX and Linux でのキュー・マネージャーのマイグレーション](#) を参照してください。

既存のアプリケーションがまだ機能することを確認する必要があります。

5. **crtmqm** を使用して、新しいオペレーティング・システム上に空のキュー・マネージャーを作成します。
6. **dmpmqcfig** を使用して、直前に作成した新しいキュー・マネージャーにオブジェクト定義をコピーします。

定義を手動で変更する必要がある場合もあるので、オブジェクト定義をコピーするときは十分に注意してください。

- さまざまな属性を確認する必要があり、変更が必要な場合もあります。以下が含まれます。
 - チャンネル、リスナー、およびその他のオブジェクト内の IP アドレスとポート
 - ユーザー ID などのセキュリティ情報
 - サービスの **startcmd**

- その他のさまざまな属性。
- 管理されていない永続サブスクリバラーは、メッセージを失う可能性があります。
- 他のキュー・マネージャーも、移動後のキュー・マネージャーにチャンネルを接続するように、変更する必要がある場合があります。

すべての定義がコピーされたら、メッセージを移動するアプリケーションを使用して、元のオペレーティング・システム上のキュー・マネージャーにあるアプリケーション・メッセージを新しいオペレーティング・システム上のキュー・マネージャーにコピーする必要があります。その後、アプリケーションがまだ機能することを確認します。

ALW AIX, Linux, and Windows でのログのマイグレーション

IBM MQ 9.1.0 以降、循環ログをリニア・ログに、またはリニア・ログを循環ログにマイグレーションできます。

始める前に

ログのタイプを参照して、リニア・ロギングを使用するか循環ロギングを使用するかを決定します。

手順

- キュー・マネージャー・ログをリニアから循環にマイグレーションする場合は、[555 ページの『キュー・マネージャーのログをリニアから循環にマイグレーションする』](#)を参照してください。
- キュー・マネージャー・ログを循環からリニアにマイグレーションする場合は、[556 ページの『キュー・マネージャーのログを循環からリニアにマイグレーションする』](#)を参照してください。

関連概念

[465 ページの『Windows での Advanced Format ディスクへのログのマイグレーション』](#)

Advanced Format ディスクは、セクターごとのバイト数が 4096 のディスクです。以下は、Windows プラットフォームにのみ適用されます。他のプラットフォームでは、Advanced Format ディスクはマイグレーション手順を実行せずに使用できるためです。

ALW キュー・マネージャーのログをリニアから循環にマイグレーションする

以下の一連の手順に従って、キュー・マネージャー・ログをリニアから循環にマイグレーションします。

始める前に

マイグレーションする前に、キュー・マネージャーのバックアップを取ります。

migmqlog コマンドで **-ld** オプションを指定して、ログを所定の場所にマイグレーションするか、新しい場所にマイグレーションするかを決定します。キュー・マネージャーを古いディスクから新しい Advanced Format ディスクに移動する場合は、**-ld** オプションを使用すると便利な場合があります。

マイグレーション時にログが大きくなる可能性があるため、ログをマイグレーションするための十分なスペースがあることを確認してください。

次の事項に注意してください。

- IBM MQ 9.1.0 を使用するために、キュー・マネージャーのログをマイグレーションする必要はありません。
- ログが非常に大きい場合は、**migmqlog** が完了するまでに時間がかかることがあります。ただし、コマンドから進行状況メッセージが時々出力されます。
- 何らかの理由で (例えば、電源異常など)、**migmqlog** がプロセスを完了する前に停止した場合、一部マイグレーションされたログで同じ **migmqlog** コマンドを再実行して、マイグレーションを完了させます。
- **-ld** オプションを指定した場合、**migmqlog** は **qm.ini** ファイルの **ログ・パス** を自動的に更新します。そのため、キュー・マネージャーを開始すると、そのキュー・マネージャーはマイグレーションされたログを使用します。

- **-ld** オプションを使用する場合、相対パスは渡さないでください。絶対パスのみ使用してください。
- **migmqlog** は、キューの更新もキュー・マネージャー・オブジェクトの更新も行いません。

手順

1. mqm グループのメンバーとしてログインします。
2. まだ停止していなければ、キュー・マネージャーを停止します。
3. キュー・マネージャーのバックアップを取ります (まだ実行していない場合)。
4. 以下のコマンドを実行します。

```
migmqlog -m QMgrName -lc
```

詳しくは、[migmqlog](#) を参照してください。

関連タスク

556 ページの『[キュー・マネージャーのログを循環からリニアにマイグレーションする](#)』

以下の一連の手順に従って、キュー・マネージャー・ログを循環からリニアにマイグレーションします。

キュー・マネージャーのログを循環からリニアにマイグレーションする

以下の一連の手順に従って、キュー・マネージャー・ログを循環からリニアにマイグレーションします。

始める前に

マイグレーションする前に、キュー・マネージャーのバックアップを取ります。

migmqlog コマンドで **-ld** オプションを指定して、ログを所定の場所にマイグレーションするか、新しい場所にマイグレーションするかを決定します。キュー・マネージャーを古いディスクから新しい Advanced Format ディスクに移動する場合は、**-ld** オプションを使用すると便利な場合があります。

マイグレーション時にログが大きくなる可能性があるため、ログをマイグレーションするための十分なスペースがあることを確認してください。

次の事項に注意してください。

- IBM MQ 9.1.0 を使用するために、キュー・マネージャーのログをマイグレーションする必要はありません。
- ログが非常に大きい場合は、**migmqlog** が完了するまでに時間がかかることがあります。ただし、コマンドから進行状況メッセージが時々出力されます。
- 何らかの理由で (例えば、電源異常など)、**migmqlog** がプロセスを完了する前に停止した場合、一部マイグレーションされたログで同じ **migmqlog** コマンドを再実行して、マイグレーションを完了させます。
- **-ld** オプションを指定した場合、**migmqlog** は `qm.ini` ファイルの `log` パスを自動的に更新します。そのため、キュー・マネージャーを開始すると、そのキュー・マネージャーはマイグレーションされたログを使用します。
- **-ld** オプションを使用する場合、相対パスは渡さないでください。絶対パスのみ使用してください。
- **migmqlog** は、キューの更新もキュー・マネージャー・オブジェクトの更新も行いません。

このタスクについて



重要: マイグレーション後、キュー・マネージャーの開始時にメディア・イメージは記録されていません。メディア・イメージを記録する方法を計画します。つまり、以下の属性を

- `IMGSCHED`
- `IMGINTVL`
- `IMGLOGLN`
- `IMGRCOVO`
- `IMGRCOVQ`

ALTER QMGR に設定して自動的に記録するか、**rcdmqimg** を定期的に行って手動で記録するかを決定します。

手順

1. mqm グループのメンバーとしてログインします。
2. まだ停止していなければ、キュー・マネージャーを停止します。
3. キュー・マネージャーのバックアップを取ります (まだ実行していない場合)。
4. 以下のコマンドを実行します。

```
migmqlog -m QMgrName -ll
```

詳しくは、**migmqlog** を参照してください。

5. キュー・マネージャーを開始し、ご使用の環境に適したイメージ・リカバリーおよびキューの属性を設定します。
6. リカバリー可能なオブジェクトの手動イメージをいつ記録するかを検討します。

関連タスク

555 ページの『[キュー・マネージャーのログをリニアから循環にマイグレーションする](#)』

以下の一連の手順に従って、キュー・マネージャー・ログをリニアから循環にマイグレーションします。

Internet Protocol バージョン 6 (IPv6) へのマイグレーション

IBM MQ を使用すると、キュー・マネージャーは IPv4 に加えて IPv6 を使用して通信できます。これにより、IPv4 から IPv6 へのマイグレーションが単純化されます。

始める前に

IBM MQ のインストールおよび IPv6 の使用を検討する際には、以下の重要な点に留意してください。

- IBM MQ は、IPv6 16 進アドレス (例えば、fe80:43e4:0204:acff:fe97:2c34:fde0:3485) および IPv4 小数点付き 10 進数アドレス (例えば、9.20.9.30) を認識します。
- IPv4、IPv6 の両方のシステムを実行しているシステムでは、お客様が所定のチャンネルに指定する接続名 (CONNNAME) により、接続を行うチャンネルの IP プロトコルが決定します。
- ネットワーク全体の整合性を確保するには (クラスターを伴う場合は特に)、ネットワーク全体に IPv6 を導入する計画を立てる必要があります。例えば、あるキュー・マネージャーが IPv6 に対応していても、通信相手のキュー・マネージャーも IPv6 に対応しているとは限りません。
- ドメイン・ネーム・サーバー (DNS) またはそれに相当するものを設定するときには、ターゲット・キュー・マネージャーを実行しているシステムが IPv4 アドレス、IPv6 アドレス、または IPv4 および IPv6 のデュアル・アドレスを解決できるかどうかを考慮してください。
- IBM MQ をインストールするシステムが IPv6 をサポートしていない場合は、IBM MQ では IPv4 を使用した接続のみが可能になります。
- IPv6 対応のシステムで実行されているキュー・マネージャーが、IPv4 対応のシステムで実行されているキュー・マネージャーと通信するには、IPv4 対応システムのホスト名が、IPv4 アドレスのみに解決される必要があります。
- IBM MQ ネットワーク内に複数のドメイン・ネーム・サーバーがある場合、チャンネル定義に使用される各ホスト名は、使用される DNS にかかわらず、同じアドレス (複数可) に解決される必要があります。

このタスクについて

Internet Protocol ・バージョン 6 (IPv6) は、Internet Engineering Task Force (IETF) によって、Internet Protocol バージョン 4 (IPv4) を置き換えるように設計されています。IPv4 は 20 年以上使用されており、マシンがインターネットを介して相互に通信するための主要な方法の一つです。IPv4 は 32 ビット・アドレスに制限されています。これらのアドレスはインターネットに新しく加わるすべてマシンに必要となりますが、それらは使い尽くされようとしています。IETF はインターネットの標準化団体であり、インターネットアドレスに対する需要の増大に対応するため、インターネットアドレスに使用される桁数を

32 ビットから 128 ビットに増やした。IPv6 ははるかに多くの IP アドレス (2^{128}) を供給し、予見できる将来において IP アドレス不足は解決されます。IPv6 は、数年にわたって共存する 2 つのプロトコルを使用して、徐々に IPv4 を置き換えることが期待されています。また、IPv6 では、ヘッダー・フォーマットが単純化され、拡張子およびオプションのサポート、フロー・ラベル機能、および統合認証とプライバシー機能が改善されています。

IPv6 は、以下の IBM MQ プラットフォームでサポートされます。

-  AIX
-  IBM i
-  Linux
-  Windows
-  z/OS

IPv6 について詳しくは、[IPv6](#) を参照してください。

IPv6 へのキュー・マネージャーの移行

このセクションでは、IPv6 ネットワークに IBM MQ をインストールする場合のキュー・マネージャーのマイグレーションについて説明します。

IPv6 プロトコルは、IBM WebSphere MQ 6.0 以降でのみ使用できます。IPv6 プロトコルを使用するには、IPv6 対応のシステムに IBM MQ がインストールされている必要があります。

(IPv4 と IPv6 の両方が使用可能な場合に) 2 つのシステムが通信に使用する推奨される IP バージョンは、新規キュー・マネージャー属性 IPADDRV によって決定されます。このパラメーターは、ホスト名が IPv4 アドレスと IPv6 アドレスのどちらにも対応する場合にのみ、効果があります。

IPv6 プロトコルを使用するキュー・マネージャーを移行するには、以下の処理を行います。

1. 移行するキュー・マネージャーがあるシステム上に、IPv4 および IPv6 のデュアル・プロトコルを構成する。
2. IBM MQ をインストールします。
3. 移行するシステムのホスト名を解決するために、IPv4、IPv6 両方のアドレスに DNS の項目を追加する。
4. IPADDRV パラメーターを IPv6 に設定する (または、LOCLADDR パラメーターを設定して IPv6 アドレスを解決する)。



注意: すべての IPv6 ソフトウェアが、IPv4 マップされる IPv6 アドレスを解釈できるわけではありません。CONNNAME と LOCLADDR の組み合わせの結果として IPv4 マップ IPv6 アドレスになる場合、ターゲット・キュー・マネージャーをホストするシステムがこれを処理できることを確認してください。

マップされたアドレスを使用するには、IP ネットワークにプロトコル変換プログラムが必要となることがあります。

移行シナリオ (非クラスター・トポロジー)

多数の異なる相互接続の可能性を考えることが可能なため、以下の節では、各ケースにおいて IBM MQ がどのように動作するか見ていきます。

非クラスターの移行シナリオ 1

IPv4 のみに対応した 3 つのシステムが存在する。各システムがキュー・マネージャーをホストし (QM1、QM2、および QM3)、各キュー・マネージャーは他の 2 つに接続されています。IP アドレスではなく DNS 名を使用して、クラスター・チャンネル定義内にすべての CONNNAME が作成されます。

以下のようにして、QM1 が IPv6 を使用して実行されるチャンネルを使用できるようにします。

1. ホスト・システムが IPv4 と IPv6 のデュアル・スタックを持つようにアップグレードする。

重要: IP スタックごとにリスナーが必要です。

2. 最新バージョンの IBM MQ をインストールする。
3. DNS テーブルを更新して、QM1 を実行しているシステム用に 2 つの項目を用意する。1 つは IPv4 アドレス用で、もう 1 つは IPv6 アドレス用です。これにより、DNS 名要求からこのホストの IPv4 アドレスと IPv6 アドレスの両方が戻されます。
4. キュー・マネージャーの IPADDRV 属性を IPv6 に設定する。

注：このように IPv6 アドレッシングをサポートするように変更が加えられても、QM1 は IPv4 のみに対応したキュー・マネージャー (既存のキュー・マネージャーと新規キュー・マネージャーの両方) と通信できます。

QM2 が上記の QM1 と同様、IPv6 を使用して実行されるチャネルを使用できるようにします。

- QM1 と QM2 の間の通信には IPv6 が使用されます。
- QM1 と QM3 の間の通信には IPv4 が使用されます。
- QM2 と QM3 の間の通信には IPv4 が使用されます。

キュー・マネージャーの IPADDRV 属性が IPv6 に設定されているため、キュー・マネージャーの設定は IPv6 プロトコルを使用した接続に設定されました。QM1 から QM3 へのチャネルの LOCLADDR に、IPv6 アドレスまたは IPv4 および IPv6 の両方のアドレスを解決するホスト名が設定されている場合 (IPADDRV 属性が IPv6 に設定されている場合は IPv6 アドレスが設定として戻されます)、このチャネルでは IPv6 プロトコルの使用を試みます。QM1 ホスト・システムにインストールされている IPv6 プロトコルがマップされたアドレスを使用できる場合、QM1 は IPv6 を使用して QM3 と通信します。使用できない場合、チャネルは CONNAME の解決に失敗します。

QM3 は旧バージョンの製品のキュー・マネージャーのままですが、QM3 へのチャネルを開始するために使用されるすべての CONNAME が、IPv6 アドレスが返される可能性がある IPv6 アドレスまたは二重 IPv4 および IPv6 アドレスに解決されないことを確認する必要があります。これにより、QM1 は IPv6 を使用してチャネルを開始しようとしませんが、CONNAME が解決できないために失敗します。

システムをアップグレードして、IPv4 と IPv6 のデュアル機能を持ちながら、システムで旧バージョン製品のキュー・マネージャーが実行されるようにすることもできます。このタイプの構成を実行することは推奨されませんが、このレベルのキュー・マネージャーに返されるアドレスが IPv4 または IPv4 マップ・バージョンの IPv6 アドレスである限り、これは機能します。

非クラスターの移行シナリオ 2

IPv4 のみに対応した 3 つのシステムが存在する。各システムがキュー・マネージャーをホストし (QM1、QM2、および QM3)、各キュー・マネージャーは他の 2 つに接続されています。クラスター・チャネル定義内のすべての CONNAME は、IP アドレスを使用して作成されます。

DNS 名ではなくアドレスが指定されているため、キュー・マネージャーが IPv6 プロトコルを使用して別のキュー・マネージャーに接続するには、キュー・マネージャー間で IPv4 アドレスを使用する定義を複製して、代わりに IPv6 アドレスを設定する必要があります。IPv4 アドレスを使用する元の定義は引き続き使用されますが、IPv6 プロトコルを利用しようとする場合、新しい定義を使って接続する必要があります。

以下のようにして、QM1 が IPv6 を使用して実行されるチャネルを使用できるようにします。

1. ホスト・システムが IPv4 と IPv6 のデュアル・スタックを持つようにアップグレードする。
重要：IP スタックごとにリスナーが必要です。
2. IBM MQ をインストールします。
3. 必要に応じて、チャネル、伝送キューおよび可能な場合は IPv6 アドレスを使用するプロセス定義を複製する。

注：このように IPv6 アドレッシングをサポートするように変更が加えられても、QM1 は IPv4 のみに対応した既存のキュー・マネージャーと通信できます。

QM2 が上記の QM1 と同様、IPv6 を使用して実行されるチャネルを使用できるようにします。

1. ホスト・システムが IPv4 と IPv6 のデュアル・スタックを持つようにアップグレードする。
重要：IP スタックごとにリスナーが必要です。

2. IBM MQ をインストールします。
3. 必要に応じて、新規リモート・キュー (上記で IPv6 アドレスを持つ QM1 用に作成されたもの) に書き込むようにアプリケーションを修正する。
4. チャネルを開始できることを確認する。

キュー・マネージャーでは、以下の 2 つの接続が可能です。

- QM1 は、アプリケーションがメッセージを書き込むチャネルに応じて、IPv4 または IPv6 のどちらかを使用して QM2 に接続する。
- QM1 は、元の定義を使用し、IPv4 を使って QM3 に接続する。

IPv6 へのクラスターの移行

このセクションでは、IPv6 対応ネットワークに IBM MQ をインストールする場合のクラスターのマイグレーションについて説明します。

クラスターを最新バージョンの IBM MQ に移行する場合に使用できる方法の概要について、以下に説明します。クラスター内で発生する事象には差異があるため、詳細は意図的に大まかなものにしてあります。行う必要があるおおよその処置を知るためのガイドとしてのみ参照するようにしてください。

移行シナリオ (クラスター・トポロジー)

IPv6 対応システムを IBM MQ クラスターに追加する場合は、そのクラスター内のすべてのフル・リポジトリ・システムが IPv6 対応でなければなりません。

以下のシナリオは、カスタマー・インストールで最も起こりそうなものと考えられます。これには、必要になると考えられる変更も示されています。

シナリオ 1

IPv4 のみに対応したシステムに旧バージョンの製品のクラスターがインストールされており、そのクラスターに、IPv6 のみに対応したシステムを接続させる必要がある場合。クラスター・チャネル定義にあるすべての CONNAME は、IP アドレスではなく DNS 名を使用して作成されます。

クラスターに IPv6 のみに対応した新規のシステムを追加する場合、新規システムが通信するキュー・マネージャーを指定してください。以下が含まれます。

- 新規システムがメッセージを送信するキュー・マネージャー。
- 新規システムがメッセージを受信するキュー・マネージャー。
- フル・リポジトリ・キュー・マネージャー

新規システムを導入する前に、指定したシステムをアップグレードする必要があります。

推奨される移行手順は以下のとおりです。

- 「キュー・マネージャーの IPv6 への移行」の非クラスター・シナリオ 1 で示したように、フル・リポジトリ・キュー・マネージャーをホストする各システムをアップグレードする。
- 「キュー・マネージャーの IPv6 への移行」の非クラスター・シナリオ 1 で示したように、IPv6 対応にする必要がある残存クラスター・システムをアップグレードする。

この構成では、以下のようになります。

- IPv6 のみに対応している新規システムは、IPv6 アドレッシングを使用してクラスターと通信する。
- クラスターに接続されているその他すべての IPv4 システムは、IPv4 アドレッシングを使用してクラスターと通信する。
- クラスター内のシステムは、IPv4 か IPv6 のどちらかのアドレッシングを使用して相互に接続できる。どちらのアドレスを使用するかは、IPv4 と IPv6 のどちらの接続を指定するよう IPADDRV を設定したかに応じて決まります。

シナリオ 2


IPv4 のみに対応したシステムに旧バージョンの製品のクラスターがインストールされており、そのクラスターに、IPv6 のみに対応したシステムを接続させる必要がある場合。ご使用のネットワークが、同じホスト名を使用して IPv6 アドレスと IPv4 アドレスの両方を追加することをサポートしていない

か、またはユーザーがクラスター・チャンネルの CONNAME 内の DNS 名ではなく IP アドレスを使用しています。

ここでの問題は、すべてのシステムを同時に IPv6 に切り替えることはできないため、少なくとも一部を IPv4 対応のままにする必要があることです。IPv6 のみに対応する新しいシステムと通信するシステムは、IPv4 と IPv6 に対応している必要があります。IPv6 システムが使用するクラスターに IPv6 チャンネルの新規セットを単に追加することはお勧めできません。IPv4 システムもそれらを使用しようとして、コミュニケーション・エラーが発生するためです。

推奨される方法は以下のとおりです。

- 新規 IPv6 アドレスおよびチャンネル定義を持つ IPv6 のみに対応した単一または複数システムが含まれる新規クラスターを定義する。既存のクラスターも残存し、それには IPv4 のみのシステム定義が含まれます。以下のその画像を示します。QM1、QM2、および QM3 は元の IPv4 クラスターを表します。QM2、QM3、および QM4 は、IPv6 のみに対応したシステム (QM4) が使用している構成で接続できるように作成された新規クラスターを表します。
- DNS 名を使用している場合、各システムで IPv4 と IPv6 に対して別個の DNS 名を付けることができる (例えば、system1_ip4.ibm.com と system1_ip6.ibm.com)。
- 新規クラスター内にある各システムの新規 IPv6 名または IP アドレスを使用して、新規 CLUSRCVR チャンネルとそれに対応する CLUSSDR チャンネルを定義する。この方法では、IPv4 または IPv6 のみに対応したシステムは、使用できないチャンネルを識別しないため、通信エラーは発生しません。



注: 新規クラスター定義と既存のクラスター定義の両方を複製できるように、フル・リポジトリに接続する定義には IPv4 および IPv6 の両方の定義があります。キュー・マネージャー QM1 および QM4 は、共通ネットワークを共有していないため、直接通信できないことにも注意してください。これらは間接的に通信します。例えば、キュー・マネージャー QM2 および QM3 に定義された ALIAS キューを使用して通信します。上記の構成では、複数の経路が存在するため、QM2 と QM3 の間で通信されるアプリケーション・メッセージの順序付けに注意する必要があります。順序付けが関係する場合、BIND_OPEN を使用して経路を修正することができます。

移行の簡易シナリオ

このセクションでは、IBM MQ でのクラスターのインストールを検討している場合の、簡易シナリオをいくつか示します。

簡易シナリオ: CONNAME および LOCLADDR 設定の影響

以下の表は、さまざまな TCP/IP スタック (IPv4 のみ、IPv6 のみ、および IPv4 と IPv6 のデュアル・スタック) を採用した場合に生じる事柄の概説で、CONNAME および LOCLADDR を設定した場合に予想される接続結果を示します。

注: マップされたアドレスを使用するには、IP ネットワークにプロトコル変換プログラムが必要となる場合があります。

表 48. CONNAME および LOCLADDR 設定の影響			
スタック・タイプ	CONNAME 設定	LOCLADDR 設定	接続結果
IPv4 のみのスタック	IPv4 アドレス		チャンネルは IPv4 スタックにバインドする
	IPv6 アドレス		チャンネルは CONNAME の解決に失敗します。
	ホスト名は IPv4 と IPv6 の両方のアドレスに対応する		チャンネルは IPv4 スタックにバインドする
	IPv4 アドレス	IPv4 アドレス	チャンネルは IPv4 スタックにバインドする
	IPv6 アドレス	IPv4 アドレス	チャンネルは CONNAME の解決に失敗します。
	ホスト名は IPv4 と IPv6 の両方のアドレスに対応する	IPv4 アドレス	チャンネルは IPv4 スタックにバインドする
	任意のアドレス	IPv6 アドレス	チャンネルは LOCLADDR の解決に失敗します。
	IPv4 アドレス	ホスト名は IPv4 と IPv6 の両方のアドレスに対応する	チャンネルは IPv4 スタックにバインドする
	IPv6 アドレス	ホスト名は IPv4 と IPv6 の両方のアドレスに対応する	チャンネルは CONNAME の解決に失敗します。
	ホスト名は IPv4 と IPv6 の両方のアドレスに対応する	ホスト名は IPv4 と IPv6 の両方のアドレスに対応する	チャンネルは IPv4 スタックにバインドする
IPv4 と IPv6 のデュアル・スタック	IPv4 アドレス		チャンネルは IPv4 スタックにバインドする
	IPv6 アドレス		チャンネルは IPv6 スタックにバインドする
	ホスト名は IPv4 と IPv6 の両方のアドレスに対応する		チャンネルは IPADDRV によって決定されるスタックにバインドします。
	IPv4 アドレス	IPv4 アドレス	チャンネルは IPv4 スタックにバインドする
	IPv6 アドレス	IPv4 アドレス	チャンネルは CONNAME の解決に失敗します。
	ホスト名は IPv4 と IPv6 の両方のアドレスに対応する	IPv4 アドレス	チャンネルは IPv4 スタックにバインドする
	IPv4 アドレス	IPv6 アドレス	IPv4 CONNAME を IPv4 マップされた IPv6 アドレスにマップします。IPv4 マップされた IPv6 アドレス指定をサポートしない IPv6 インプリメンテーションは、CONNAME を解決できません。
	IPv6 アドレス	IPv6 アドレス	チャンネルは IPv6 スタックにバインドする

表 48. CONNAME および LOCLADDR 設定の影響 (続き)

スタック・タイプ	CONNAME 設定	LOCLADDR 設定	接続結果
	ホスト名は IPv4 と IPv6 の両方のアドレスに対応する	IPv6 アドレス	チャンネルは IPv6 スタックにバインドする
	IPv4 アドレス	ホスト名は IPv4 と IPv6 の両方のアドレスに対応する	IPv4 CONNAME を IPv4 マップされた IPv6 アドレスにマップします。IPv4 マップされた IPv6 アドレス指定をサポートしない IPv6 インプリメンテーションは、CONNAME を解決できません。
	IPv6 アドレス	ホスト名は IPv4 と IPv6 の両方のアドレスに対応する	チャンネルは IPv6 スタックにバインドする
	ホスト名は IPv4 と IPv6 の両方のアドレスに対応する	ホスト名は IPv4 と IPv6 の両方のアドレスに対応する	チャンネルは IPv6 スタックにバインドする
IPv6 のみのスタック	IPv4 アドレス		IPv4 CONNAME を IPv4 マップされた IPv6 アドレスにマップします。IPv4 マップされた IPv6 アドレス指定をサポートしない IPv6 インプリメンテーションは、CONNAME を解決できません。
	IPv6 アドレス		チャンネルは IPv6 スタックにバインドする
	ホスト名は IPv4 と IPv6 の両方のアドレスに対応する		チャンネルは IPv6 スタックにバインドする
	任意のアドレス	IPv4 アドレス	チャンネルは LOCLADDR の解決に失敗します。
	IPv4 アドレス	IPv6 アドレス	IPv4 CONNAME を IPv4 マップされた IPv6 アドレスにマップします。IPv4 マップされた IPv6 アドレス指定をサポートしない IPv6 インプリメンテーションは、CONNAME を解決できません。
	IPv6 アドレス	IPv6 アドレス	チャンネルは IPv6 スタックにバインドする
	ホスト名は IPv4 と IPv6 の両方のアドレスに対応する	IPv6 アドレス	チャンネルは IPv6 スタックにバインドする

スタック・タイプ	CONNAME 設定	LOCLADDR 設定	接続結果
	IPv4 アドレス	ホスト名は IPv4 と IPv6 の両方のアドレスに対応する	IPv4 CONNAME を IPv4 マップされた IPv6 アドレスにマップします。IPv4 マップされた IPv6 アドレス指定をサポートしない IPv6 インプリメンテーションは、CONNAME を解決できません。
	IPv6 アドレス	ホスト名は IPv4 と IPv6 の両方のアドレスに対応する	チャンネルは IPv6 スタックにバインドする
	ホスト名は IPv4 と IPv6 の両方のアドレスに対応する	ホスト名は IPv4 と IPv6 の両方のアドレスに対応する	チャンネルは IPv6 スタックにバインドする

簡易シナリオ: システム構成

565 ページの表 50 では、インストールされるキュー・マネージャーの構成とそれらが実行される IP 構成に基づいたさまざまな簡易シナリオを示します。すべてを網羅することを目的としていませんが、ここに記載されている構成に基づき予想される事柄について、多数の例が示されています。

565 ページの表 50 で、省略語を組み合わせて、通信を確立しようとする場合に関わるシステム構成を示します。以下に例を示します。

- v71 + IPv6: TCP/IP 6 のスタックを使用したシステム上の旧バージョンの製品のキュー・マネージャーを表します。
- v8 + Dual: TCP/IP 4 および 6 のデュアル・スタックを使用したシステム上の最新バージョンの製品のキュー・マネージャーを表します。

省略語	意味
v71	旧バージョンの製品のキュー・マネージャー
v8	最新バージョンの製品のキュー・マネージャー
IPv4	IPv4 のみのスタックを使用したシステム
IPv6	IPv6 のみのスタックを使用したシステム
Dual	IPv4 と IPv6 の両方のスタックを使用したシステム
IPv4DNS	DNS は、応答側のキュー・マネージャーを保持しているシステムのホスト名に対応する IPv4 アドレスのみを戻す
IPv6DNS	DNS は、応答側のキュー・マネージャーを保持しているシステムのホスト名に対応する IPv6 アドレスのみを戻す
DualDNS	DNS は、応答側のキュー・マネージャーを保持しているシステムのホスト名に対応する IPv4 および IPv6 アドレスを戻す
LOCLADDR4	LOCLADDR パラメーターは IPv4 アドレッシングに設定される
LOCLADDR6	LOCLADDR パラメーターは IPv6 アドレッシングに設定される
IPADDR4	IPADDRV は IPv4 アドレッシングに設定される

表 49. システム構成で使用される省略語 (続き)

省略語	意味
IPADDR6	IPADDRV は IPv6 アドレッシングに設定される

表 50. システム構成

発信側のキュー・マネージャー		応答側のキュー・マネージャー			結果
キュー・マネージャーおよびスタック	LOCLADDR	IPADDRV	キュー・マネージャーおよびスタック	DNS からの戻り	
v71 + IPv6	任意	適用外			IP エラー
v71 + IPv4 または v71 + Dual	両方 LOCLADDR4 & LOCLADDR6	適用外	v71 + IPv4 または v71 + Dual	IPv4DNS または DualDNS	IPv4 接続は以下の通りです。 確立済み
v71 + IPv4 または v71 + Dual	ブランクまたは LOCLADDR4	適用外	v71 + IPv4 または v71 + Dual	IPv4DNS または DualDNS	IPv4 接続は以下の通りです。 確立済み
v71 + IPv4 または v71 + Dual	ブランクまたは LOCLADDR4	適用外	v71 + Dual	IPv6DNS	解決できない CONNNAME
v71 + IPv4 または v71 + Dual	ブランクまたは LOCLADDR4	適用外	v71 + Dual または v8 + Dual v8 + IPv4	IPv4DNS または DualDNS	IPv4 接続は以下の通りです。 確立済み
v71 + IPv4 または v71 + Dual	LOCLADDR6	適用外			IP エラー
v71 + IPv4 または v71 + Dual	ブランクまたは LOCLADDR4 または両方 LOCLADDR4 & LOCLADDR6	適用外	v8 + IPv6	IPv6DNS	解決できない CONNNAME
v8 + IPv4	ブランクまたは LOCLADDR4	指定なし	v71 + IPv4 または v71 + Dual または v8 + IPv4	IPv4DNS または DualDNS	IPv4 接続は以下の通りです。 確立済み
v8 + IPv4	LOCADD6	指定なし			解決できない LOCLADDR

表 50. システム構成 (続き)					
発信側のキュー・マネージャー		応答側のキュー・マネージャー			結果
キュー・マネージャーおよびスタック	LOCLADDR	IPADDRV	キュー・マネージャーおよびスタック	DNS からの戻り	
v8 + IPv4	ブランクまたは LOCLADDR4	指定なし	v8 + IPv6	IPv6DNS	解決できない CONNAME
v8 + IPv6	ブランクまたは LOCLADDR6	指定なし	v71 + Dual	DualDNS	IPv6 の開始を試みます。 チャンネルが存在するため、失敗 します。 は、IPv6 リスナーではなく 使用可能
v8 + IPv6	ブランクまたは LOCLADDR6	指定なし	v71 + IPv4	IPv4DNS	IPv6 の開始を試みます。 チャンネルが存在するため、失敗 します。 は、IPv6 リスナーではなく 使用可能
v8 + IPv6 また は v8 + Dual	LOCLADDR6	ブランクまたは IPADDR6	v8 + IPv6 また は v8 + Dual	IPv6DNS また は DualDNS	IPv6 接続は以下の通りです。 確立済み
v8 + Dual	LOCLADDR6	IPADDR4	v8 + Dual	IPv4DNS また は DualDNS	IPv6 接続は以下の通りです。 接続場所 マップされたアドレッシング は 使用可能
v8 + Dual	ブランクまたは LOCLADDR4	IPADDR4	v71 + Dual	IPv4DNS また は DualDNS	IPv4 接続は以下の通りです。 確立済み
v8 + Dual	両方 LOCLADDR4 & LOCLADDR6	ブランクまたは IPADDR4	v71 + Dual	IPv4DNS また は DualDNS	IPv4 接続は以下の通りです。 確立済み
v8 + Dual	LOCLADDR4	IPADDR4			解決できない LOCLADDR
v8 + Dual	LOCLADDR6 または両方 LOCLADDR4 & LOCLADDR6	ブランクまたは IPADDR6	v8 + IPv6 また は v8 + Dual	IPv6DNS また は DualDNS	IPv6 接続は以下の通りです。 確立済み

別名 CipherSpec を使用するための既存のセキュリティー構成のマイグレーション

既存のセキュア・チャンネル定義を別名 CipherSpec (ANY_TLS12_OR_HIGHER、ANY_TLS13_OR_HIGHER など) を使用するように移行した企業は、今後は侵略的な構成変更を行うことなく、暗号の追加と廃止に適応できるようになります。

一般的に、別名 CipherSpec を使用するためのマイグレーション・ステップは、CipherSpec の変更を使用するプロセスと違いはありません。つまり、それぞれの側でチャンネル定義に対して CipherSpec の値を変更し、変更を有効にするためにチャンネルを再始動します。

前述のテキストで説明する手順は、クラスター環境で特に困難になる場合があります。通常は、完全リポジトリに手動で定義したチャンネル定義を、1つずつ更新する必要があります。

マイグレーションを簡略化するには、まず、応答側メッセージ・チャンネル・エージェント (SVRCONN や RCVR など) で、チャンネル定義ペアに別名 CipherSpec を指定するように変更します。例えば、現在、チャンネル定義で特定の TLS 1.2 CipherSpec を使用している場合は、ANY_TLS12_OR_HIGHER を使用するように応答側メッセージ・チャンネル・エージェントを変更しても、送信側メッセージ・チャンネル・エージェントは、引き続きその TLS 1.2 暗号を使用できます。

別名 CipherSpecs を使用するように既存のクラスターを変更する場合は、まずクラスターのすべてのメンバーが IBM MQ 9.1.4 以上であることを確認する必要があります。また、クラスター内に z/OS キュー・マネージャーがある場合は、新しい CipherSpec 値を理解するために IBM MQ 9.2.0 以降である必要があります。マイグレーションの手順は、プレーン・テキストから SSL または TLS へのマイグレーションと同じです。詳細については、[クラスター化されたキュー・マネージャーおよびチャンネルの SSL/TLS へのアップグレード](#)を参照してください。

開始側と応答側の両方のチャンネル定義で別名 CipherSpec を使用できるようになると、TLS 暗号のネゴシエーションは、プラットフォームで使用できるアルゴリズムの種類および保守レベルに基づいて行われます。

選択した正確な CipherSpec が保証されるわけではありませんが、チャンネルでは、両方のピアの FIPS、SUITEB、脆弱な CipherSpec の非推奨と再有効化を考慮して、別名 CipherSpec で許可される TLS プロトコルのみが使用されるようになります。



重要: 別名 CipherSpecs では、稼働中のチャンネルで特定の CipherSpec が使用されることは保証されません。保証されるのは、チャンネルの両端で、折衝された CipherSpec が有効化されて、IBM MQ に受け入れられることのみです。特定の CipherSpec がチャンネルで使用されることを要求するには、チャンネルの両端でその特定の値を指定する必要があります。

新しい CipherSpec のサポートを、チャンネルの開始側と応答側の IBM MQ インストール済み環境に追加すると、別名 CipherSpec では構成を変更することなく、この CipherSpec を自動的に使用できるようになります。

関連タスク

[CipherSpecs の有効化](#)

関連資料

[ALTER CHANNEL](#)

IBM MQ Managed File Transfer のマイグレーション

以下のトピックを使用して、IBM MQ Managed File Transfer の各種マイグレーション・シナリオについて説明します。

製品の次のバージョンへの Managed File Transfer for z/OS インストール済み環境のマイグレーション

IBM MQ Managed File Transfer for z/OS インストール済み環境を IBM MQ for z/OS 9.3 製品にマイグレーションするには、以下の手順に従います。

概要

IBM MQ 9.2 以降、Managed File Transfer for z/OS (MFT) のインストール・プロセスが z/OS で変更されました。

MFT には独自の SMP/E インストールがなくなりました。代わりに、MFT は、IBM MQ for z/OS SMP/E インストールを使用してキュー・マネージャー・コードと同時にインストールされます。インストール・プロセスについて詳しくは、299 ページの『[IBM MQ Managed File Transfer for z/OS を基本製品インストールの一部にすることによる変更](#)』を参照してください。

IBM MQ for z/OS 9.2 では、MFT ライブラリーは、z/OS UNIX System Services (z/OS UNIX) コンポーネントを含むディレクトリー配下の `mqft` ディレクトリーに配置されます。例えば、`/mqm/V9R3M0/mqft` などです。

`mqft` ディレクトリー構造は、`bin` ディレクトリーを除けば、以前と同じ構造になっていることに注意してください。

以前のバージョンの MFT では、`bin` ディレクトリーは `mqf` ディレクトリーのピアでした。つまり、MFT が `/mqmfte/V9R1Mn/ directory` にインストールされていて、そのディレクトリーに `mqft` ディレクトリーと `bin` ディレクトリーの両方が含まれていた可能性があります。

IBM MQ for z/OS 9.2 から、`bin` ディレクトリーは `mqft` ディレクトリーの配下にあります。例: `/mqm/V9R3M0/mqft/bin`

重要: IBM MQ for z/OS 9.3 のマイグレーションの一部として、以下を行う必要があります。

1. このディレクトリー構造に依存している以前のスクリプトを調整します。
2. MFT プロセスを起動するために使用している JCL すべてを調べ、`BFG_PROD` 変数と `MQ_PATH` 変数を適切に調整します。

例えば、z/OS UNIX コンポーネントを `/mqm/V9R3M0/` にインストールしている場合、`MQ_PATH` の値は `/mqm/V9R3M0/` になり、`BFG_PROD` の値は `/mqm/V9R3M0/mqft` になります。

最後に、**fte*** コマンドでは、`LIBPATH` 環境変数に IBM MQ for z/OS Java ライブラリーのパスを含める必要がなくなりました。

マイグレーション・プロセス

MFT を新しいバージョンにマイグレーションするプロセスは以下のとおりです。

1. IBM MQ for z/OS 9.3 を MFT コンポーネントを含めてインストールします。
2. トポロジー内のすべてのエージェントの制御されたシャットダウンを実行します。
 - a. JCL を使用して管理されるエージェントの場合、エージェントのデータ・セット内で `BFGAGSP` メンバーを実行することによって、これを行うことができます。
 - b. z/OS UNIX を使用して管理されているエージェントの場合は、コマンド **fteStopAgent** `agent_name` を実行します。
3. ロガーを停止します。
 - a. ロガーが JCL を使用して管理されている場合は、ロガーのデータ・セット内で `BFGLGSP` メンバーを実行します。
 - b. z/OS UNIX を使用して管理されるロガーの場合は、コマンド **fteStopLogger** `logger_name` を実行します。
4. JCL によって管理されているエージェントまたはロガーごとに、以下の操作を行います。
 - a. `SCSQFCMD` データ・セットを IBM MQ for z/OS 9.3 インストール済み環境から、エージェントまたはロガーに特有の新しいデータ・セットにコピーします。
 - b. データ・セット内の `BFGCUSTM` メンバーを編集し、++ 文字で囲まれたパラメーターを適切な値に設定します。
 - c. データ・セットのコピー内で `BFGCUSTM` を実行します。これにより新しい JCL セットが生成され、エージェントまたはロガーの管理に使用できます。

- d. データ・セット内の BFGAGST または BFGLGST メンバーのいずれかを実行して、エージェントまたはロガーを再度開始してください。
5. z/OS UNIX から管理しているエージェントまたはロガーごとに、以下の操作を行います。
 - a. エージェントまたはロガーを管理するために使用される **fte*** コマンドは、IBM MQ for z/OS UNIX System Services Components インストール済み環境の下の mqft/bin ディレクトリーにあります (例: /mqm/V9R3M0/mqft/bin)。

この変更を考慮に入れて、これらのコマンドを呼び出すスクリプトを調整する必要があります。
 - b. コマンドは、IBM MQ for z/OS Java lib ディレクトリー、例えば、/mqm/V9R3M0/java/lib が LIBPATH 環境変数にあることを必要としなくなりました。

IBM MQ for z/OS Java lib ディレクトリーを含むように、手動で LIBPATH 環境変数を設定していた場合、今後はそのような設定はしないでください。

この変数は .wmqfterc ファイルに設定されている場合もあります。その際は、削除する必要があります。
 - c. また、キュー・マネージャーも同時にマイグレーションされている場合には、STEPLIB 環境変数を更新する必要が生じることがあります。

この変数は .wmqfterc ファイル内で、MFT の環境変数 (z/OS) で説明されているように設定されている可能性もあります。
 - d. 最後に、BFG_DATA 環境変数を以前と同じ値に設定し、エージェントまたはロガーが既存の構成にアクセスできるようにする必要があります。

この変数は .wmqfterc ファイル内で、MFT の環境変数 (z/OS) で説明されているように設定されている可能性もあります。
 - e. エージェントまたはロガーを再開します。

関連タスク

[Managed File Transfer for z/OS の使用](#)

旧バージョンからの Managed File Transfer エージェントの移行

IBM MQ 9.1.4 より前のバージョンの IBM MQ からマイグレーションされたエージェントは、非高可用性として実行されます。以下の手順を実行すると、高可用性モードで実行できます。

手順

1. 以下のサンプル定義を使用して、エージェント・キュー・マネージャーに SYSTEM.FTE.HA.<agent name> キューを作成します。

```
DEFINE QLOCAL(SYSTEM.FTE.HA.SRC) +
  DEFPRTY(0) +
  DEFSOPT(SHARED) +
  GET(ENABLED) +
  MAXDEPTH(0) +
  MAXMSGL(0) +
  MSGDLVSQ(PRIORITY) +
  PUT(ENABLED) +
  RETINTVL(99999999) +
  SHARE +
  NOTRIGGER +
  USAGE(NORMAL) +
  REPLACE
```

2. エージェントが GET 用にキューを開くために、キューでの必要な権限を提供します。
3. 別のマシンにエージェント構成の複製を作成します。
4. 両方のエージェント構成の agent.properties ファイルで、**highlyAvailable** プロパティを追加し、このプロパティを **true** に設定します。

関連概念

高可用性エージェントの保守

異なるオペレーティング・システムを使用する新しいマシンへの MFT のマイグレーション

新しいシステムまたはプラットフォームへの MFT 構成のマイグレーションを正常に行うために必要な主要ステップを取り上げます。このタスクで主に注目しているのは MFT 構成のマイグレーションですが、該当する場合にはキュー・マネージャーのマイグレーションについても取り上げています。

始める前に

マイグレーションするエージェントで進行中または保留中の転送がすべて完了し、以下のバックアップを取ったことを確認します。

- 調整キュー・マネージャー
- エージェント・キュー・マネージャー
- エージェント
- リソース・モニター
- 転送テンプレート
- スケジュールされた転送

重要: あるシステムの IBM MQ インストール環境の名前が、新しいシステムのインストール環境の名前と一致することはほとんどありません。ただし、古いシステムと新しいシステムのどちらにもインストール環境が 1 つしかない場合や、IBM MQ インストール・プロセスの中でインストール環境の名前を指定した場合は別です。

このタスクについて

以下のマイグレーション手順では、QMA がトポロジーの調整キュー・マネージャーでもあり、Agent1 というエージェントのエージェント・キュー・マネージャーでもあるというシナリオを想定します。

Agent1 にはモニター、転送テンプレート、スケジュールされた転送があります。また QMA は、ファイル転送用の受信側と送信側のチャンネルを使用する別のシステムで実行されている QMB というキュー・マネージャーにも接続しています。




図 14. システム 1 における MFT 構成のマイグレーション



重要: 以下の手順では、MFT 構成のバックアップとリストアの方法のみを取り上げます。MFT を同一のオペレーティング・システムを使用する新しいマシンにマイグレーションする場合には、キュー・マネージャーのデータとログ・ファイルは、古いシステムのデータ・ファイルすべてを新しい

システムの適切なディレクトリーにコピーすることによって、バックアップおよびリストアすることができます。

ただし、新しいマシンのオペレーティング・システムが異なる場合、データ・ファイルはプラットフォーム固有の形式で作成されているため、マイグレーションできません。

手順

1. バックアップ手順

- a) **dmpmqcfcg** コマンドを使用してキュー・マネージャー構成を保存し、その定義に基づいて後ほど再ビルドします。

以下に例を示します。

```
dmpmqcfcg -m QMA -a > /mq/backups/QMA.mqsc
```

- b) IBM MQ データ・ディレクトリーに保存されているエージェントの設定ファイルをバックアップします。 /MQ_DATA_PATH/mqft

mqft ディレクトリーには通常、3つのサブディレクトリーがあります。config、installation、および logs です。これらのサブディレクトリーには、エージェント・インストール・データ、構成、データベース・ロガーのファイルがそれぞれ含まれています。

エージェントがプロトコル・ブリッジ・エージェントである場合には、エージェント構成ディレクトリーの ProtocolBridgeCredentials.xml ファイルもバックアップする必要があります。このファイルは、プロトコル・ブリッジ・エージェントがプロトコル・サーバーでの許可に使用するユーザー名および資格情報を定義します。

- c) MFT **fteListMonitors** コマンドに **-ox** オプションを設定して使用することによって、リソース・モニターの構成を XML ファイルにエクスポートします。

以下に例を示します。

```
fteListMonitors -ma Agent1 -mn Monitor -ox Monitor1Definition.xml
```

- d) MFT **fteListTemplates** コマンドに **-x** オプションと **-o** オプションを設定して使用し、転送テンプレートを XML ファイルにエクスポートします。

例えば、次のコマンドを使用すると、現行ディレクトリーに TransferTemplate1.xml が作成されます。

```
fteListTemplates -x -o . TransferTemplate1
```

- e) スケジュールされた転送定義を手動でバックアップします。

定義を XML ファイルにエクスポートすることはできませんが、MFT **fteListScheduledTransfers** コマンドを使用して定義を手動でバックアップすることによって、スケジュールされた転送をリストできます。

2. 再作成手順

- a) IBM MQ および MFT を新規システムにインストールした後、キュー・マネージャー QMA を再作成します。

- b) **runmqsc** コマンドを実行して QMA 構成をリストアし、手順 571 ページの『1.a』で保存したキュー・マネージャー構成を解析します。

以下に例を示します。

```
runmqsc QMA< /mq/backups/QMA.mqsc
```

- c) システム 2 で QMB に接続する送信側と受信側のチャンネルを再作成します。

- d) QMB キュー・マネージャー側で、QMA に接続する送信側チャンネルのホスト名やポート番号など、接続の詳細を更新します。

- e) バックアップしたエージェント構成ファイルすべてを新しいシステムにコピーして Agent1 を再作成し、エージェントを開始します。

- f) Monitor1 の XML ファイルをインポートします。そのためには、MFT `fteCreateMonitor` コマンドに `-ix` オプションと `-f` オプションを設定して使用します。

以下に例を示します。

```
fteCreateMonitor -ix Monitor1Definition.xml -f
```

- g) メッセージ本体に TransferTemplate1.xml の内容が含まれるメッセージを、調整キュー・マネージャーの SYSTEM.FTE トピックに発行します。

スタンドアロン・アプリケーションを使用し、トピック・ストリングを指定します。

```
SYSTEM.FTE/Templates/<template_id>
```

ここでの `<template_id>` は、TransferTemplate1.xml ファイル内で検出できる転送テンプレート ID です。

例として、xml に以下の内容が含まれている場合について考慮します。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><transferTemplateid="a7838085-0f2a-4980-b958-2dbbdfb22702" version="6.00">
```

、トピック・ストリングは次のようになります。

```
SYSTEM.FTE/Templates/a7838085-0f2a-4980-b958-2dbbdfb22702
```

- h) MFT `fteCreateTransfers` コマンドを使用して、スケジュールされた転送を手動で再作成します。

IBM MQ Internet Pass-Thru のマイグレーション

新しいバージョンの IBM MQ Internet Pass-Thru (MQIPT) にアップグレードしたり、MQIPT インストール済み環境にフィックスパック保守を適用したりする場合に、この手順を実行します。この手順を使用して、IBM MQ 9.1 で MQIPT サポート・パック 2.1 から MQIPT にアップグレードすることもできます。

手順

- データのバックアップを作成します。
詳しくは、[バックアップの作成](#)を参照してください。
- MQIPT の新しいバージョンをインストールします。
現在インストールされている MQIPT のバージョンをアンインストールする前に、新しいバージョンの MQIPT をインストールできます。詳細については、[306 ページの『MQIPT のインストール』](#)を参照してください。
- バックアップしたデータ・ファイルを、新しいインストールで使用する MQIPT ホーム・ディレクトリーにリストアします。
MQIPT インストール・ディレクトリーがホーム・ディレクトリーとして使用されている場合、新しくインストールされたデータ・ファイルのコピーはバックアップ・ファイルによって上書きされます。
- 新しい `mqipt.conf` 構成ファイル内にファイル名を含むプロパティがあることを確認してください。
MQIPT の新規インストールで使用するファイルを参照してください。
- MQIPT の新しいバージョンまたはフィックスパックの変更内容と新機能のリストを確認します。
新しいバージョンの MQIPT 構成に変更を加える必要がある場合、データ・ファイルの新しいコピーに必要な変更を行います。
- 以下のコマンドを発行して、現行バージョンの MQIPT を停止します。

```
mqiptAdmin -stop
```

- 以下のコマンドを発行して、最新バージョンの MQIPT を開始します。

- AIX and Linux システムの場合:

```
MQIPT_INSTALLATION_PATH/bin/mqipt MQIPT_HOME_DIR
```

- Windows システムの場合:

```
MQIPT_INSTALLATION_PATH\bin\mqipt MQIPT_HOME_DIR
```

説明:

- `MQIPT_INSTALLATION_PATH` は、最新バージョンの MQIPT がインストールされているディレクトリです。
 - `MQIPT_HOME_DIR` は、最新インストールの MQIPT によって使用されるデータ・ファイルが含まれる MQIPT ホーム・ディレクトリです。
8. 最新バージョンの MQIPT が正しく動作することをテストします。
最新バージョンの MQIPT が適切に構成されていることを確認してから、以前のバージョンをアンインストールできます。詳細は [308 ページの『MQIPT のアンインストール』](#) を参照してください。
 9. MQIPT 構成内に暗号化されていないパスワードがある場合、または IBM MQ 9.1.5 で MQIPT より前に暗号化されたパスワードがある場合は、[保管されたパスワードの暗号化の手順](#)に従って、最新の保護方式を使用してこれらのパスワードを暗号化します。

特記事項

本書は米国 IBM が提供する製品およびサービスについて作成したものです。

IBM 本書に記載の製品、サービス、または機能が日本においては提供されていない場合があります。日本で利用可能な製品、サービス、および機能については、日本 IBM の営業担当員にお尋ねください。本書で IBM 製品、プログラム、またはサービスに言及していても、その IBM 製品、プログラム、またはサービスのみが使用可能であることを意味するものではありません。これらに代えて、IBM の知的所有権を侵害することのない、機能的に同等の製品、プログラム、またはサービスを使用することができます。ただし、IBM 以外の製品とプログラムの操作またはサービスの評価および検証は、お客様の責任で行っていただきます。

IBM は、本書に記載されている内容に関して特許権(特許出願中のものを含む)を保有している場合があります。本書の提供は、お客様にこれらの特許権について実施権を許諾することを意味するものではありません。実施権についてのお問い合わせは、書面にて下記宛先にお送りください。

〒 103-8510
東京都中央区日本橋箱崎町 19 番 21 号
日本アイ・ビー・エム株式会社
日本アイ・ビー・エム株式会社
法務・知的財産
U.S.A.

For license inquiries regarding double-byte (DBCS) information, contact the IBM Intellectual Property Department in your country or send inquiries, in writing, to:

Intellectual Property Licensing
Legal and Intellectual Property Law
〒 103-8510
19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku
Tokyo 103-8510, Japan

以下の保証は、国または地域の法律に沿わない場合は、適用されません。 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION は、法律上の瑕疵担保責任、商品性の保証、特定目的適合性の保証および法律上の瑕疵担保責任を含むすべての明示もしくは黙示の保証責任を負わないものとします。"" 国または地域によっては、法律の強行規定により、保証責任の制限が禁じられる場合、強行規定の制限を受けるものとします。

この情報には、技術的に不適切な記述や誤植を含む場合があります。本書は定期的に見直され、必要な変更は本書の次版に組み込まれます。IBM は予告なしに、随時、この文書に記載されている製品またはプログラムに対して、改良または変更を行うことがあります。

本書において IBM 以外の Web サイトに言及している場合がありますが、便宜のため記載しただけであり、決してそれらの Web サイトを推奨するものではありません。それらの Web サイトにある資料は、この IBM 製品の資料の一部ではありません。それらの Web サイトは、お客様の責任でご使用ください。

IBM は、お客様が提供するいかなる情報も、お客様に対してなんら義務も負うことのない、自ら適切と信ずる方法で、使用もしくは配布することができるものとします。

本プログラムのライセンス保持者で、(i) 独自に作成したプログラムとその他のプログラム(本プログラムを含む)との間での情報交換、および(ii) 交換された情報の相互利用を可能にすることを目的として、本プログラムに関する情報を必要とする方は、下記に連絡してください。

東京都中央区日本橋箱崎町 19 番 21 号
日本アイ・ビー・エム株式会社
Software Interoperability Coordinator, Department 49XA
3605 Highway 52 N
Rochester, MN 55901
U.S.A.

本プログラムに関する上記の情報は、適切な使用条件の下で使用することができますが、有償の場合もあります。

本書で説明されているライセンス・プログラムまたはその他のライセンス資料は、IBM 所定のプログラム契約の契約条項、IBM プログラムのご使用条件、またはそれと同等の条項に基づいて、IBM より提供されます。

この文書に含まれるいかなるパフォーマンス・データも、管理環境下で決定されたものです。そのため、他の操作環境で得られた結果は、異なる可能性があります。一部の測定が、開発レベルのシステムで行われた可能性があります。その測定値が、一般に利用可能なシステムのものと同じである保証はありません。さらに、一部の測定値が、推定値である可能性があります。実際の結果は、異なる可能性があります。お客様は、お客様の特定の環境に適したデータを確かめる必要があります。

IBM 以外の製品に関する情報は、その製品の供給者、出版物、もしくはその他の公に利用可能なソースから入手したものです。IBM は、それらの製品のテストは行っていません。したがって、他社製品に関する実行性、互換性、またはその他の要求については確認できません。IBM 以外の製品の性能に関する質問は、それらの製品の供給者をお願いします。

IBM の将来の方向または意向に関する記述については、予告なしに変更または撤回される場合があります、単に目標を示しているものです。

本書には、日常の業務処理で用いられるデータや報告書の例が含まれています。より具体性を与えるために、それらの例には、個人、企業、ブランド、あるいは製品などの名前が含まれている場合があります。これらの名称はすべて架空のものであり、名称や住所が類似する企業が実在しているとしても、それは偶然にすぎません。

著作権使用許諾:

本書には、様々なオペレーティング・プラットフォームでのプログラミング手法を例示するサンプル・アプリケーション・プログラムがソース言語で掲載されています。お客様は、サンプル・プログラムが書かれているオペレーティング・プラットフォームのアプリケーション・プログラミング・インターフェースに準拠したアプリケーション・プログラムの開発、使用、販売、配布を目的として、いかなる形式においても、IBM に対価を支払うことなくこれを複製し、改変し、配布することができます。このサンプル・プログラムは、あらゆる条件下における完全なテストを経ていません。従って IBM は、これらのサンプル・プログラムについて信頼性、利便性もしくは機能性があることをほのめかしたり、保証することはできません。

この情報をソフトコピーでご覧になっている場合は、写真やカラーの図表は表示されない場合があります。

プログラミング・インターフェース情報

プログラミング・インターフェース情報 (提供されている場合) は、このプログラムで使用するアプリケーション・ソフトウェアの作成を支援することを目的としています。

本書には、プログラムを作成するユーザーが WebSphere MQ のサービスを使用するためのプログラミング・インターフェースに関する情報が記載されています。

ただし、この情報には、診断、修正、および調整情報が含まれている場合があります。診断、修正、調整情報は、お客様のアプリケーション・ソフトウェアのデバッグ支援のために提供されています。

重要: この診断、修正、およびチューニング情報は、変更される可能性があるため、プログラミング・インターフェースとして使用しないでください。

商標

IBM、IBM ロゴ、ibm.com® は、世界の多くの国で登録された IBM Corporation の商標です。現時点での IBM の商標リストについては、"Copyright and trademark information" www.ibm.com/legal/copytrade.shtml をご覧ください。他の製品名およびサービス名等は、それぞれ IBM または各社の商標である場合があります。

Microsoft および Windows は、Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標です。

UNIX は The Open Group の米国およびその他の国における登録商標です。

Linux は、Linus Torvalds 氏の米国およびその他の国における登録商標です。

この製品には、Eclipse Project (<https://www.eclipse.org/>) により開発されたソフトウェアが含まれています。

Java およびすべての Java 関連の商標およびロゴは Oracle やその関連会社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。



部品番号:

(1P) P/N: