

IBM WebSphere Business Integration



# WebSphere Business Integration Adapter 설치 안내서

버전 2.4.0



IBM WebSphere Business Integration



# WebSphere Business Integration Adapter 설치 안내서

버전 2.4.0

주!

이 정보와 이 정보가 지원하는 제품을 사용하기 전에, 49 페이지의 『주의사항』의 정보를 읽으십시오.

**2003년 12월 19일**

이 문서 개정판은 새 기정판에 별도로 명시하지 않는 한 IBM WebSphere InterChange Server 버전 4.2.2, IBM WebSphere Business Integration Adapter Framework, 버전 2.4 및 모든 후속 릴리스와 수정판에 적용됩니다.

이 문서에 대한 의견은 [ibmkspoe@kr.ibm.com](mailto:ibmkspoe@kr.ibm.com)으로 전자 우편을 보내주십시오. 고객의 의견을 기대합니다.

IBM에 정보를 보내는 경우, IBM은 귀하의 권리를 침해하지 않는 범위 내에서 적절하다고 생각하는 방식으로 귀하가 제공한 정보를 사용하거나 배포할 수 있습니다.

© Copyright International Business Machines Corporation 2003. All rights reserved.

---

# 목차

이 책에 대한 정보 . . . . .	v
이 책의 사용자 . . . . .	v
관련 서적 . . . . .	v
인쇄 규칙 . . . . .	v
이 릴리스의 새로운 기능 . . . . .	vii
2.4 릴리스의 새로운 기능 . . . . .	vii
2.3.1의 새로운 기능 . . . . .	vii
<b>제 1 장 설치 프로세스 개요 . . . . .</b>	1
로컬 어댑터 환경 . . . . .	1
분배 어댑터 환경 . . . . .	2
원격 어댑터 환경 . . . . .	4
어댑터 개발 환경 . . . . .	6
<b>제 2 장 설치 요구사항 . . . . .</b>	9
하드웨어 요구사항 . . . . .	9
소프트웨어 요구사항 . . . . .	10
기타 소프트웨어 설치 및 구성 . . . . .	11
Data Handler 요구사항 . . . . .	13
<b>제 3 장 WebSphere Business Integration Adapter 제품 설치 . . . . .</b>	15
설치 매체 준비 . . . . .	15
설치 매체 사용에 대한 일반 절차 . . . . .	16
어댑터 프레임워크 설치 . . . . .	19
Data Handler 설치 . . . . .	23
어댑터 설치 . . . . .	26
Adapter Development Kit 설치 . . . . .	29
Windows 서비스로 어댑터 구성 . . . . .	32
WBIA 디렉토리, 파일 및 환경 변수 . . . . .	33
<b>제 4 장 WebSphere Business Integration Adapter 제품 설치 제거 . . . . .</b>	37
그래픽 설치 제거 프로그램을 사용한 WebSphere Business Integration Adapter 설치 제거 . . . . .	37
자동 설치 제거 수행 . . . . .	39
<b>제 5 장 네트워크를 통한 커넥터 에이전트 분배 . . . . .</b>	41
설치할 구성요소 . . . . .	41
설치 작업 . . . . .	42
보안 . . . . .	48
<b>주의사항 . . . . .</b>	49
프로그래밍 인터페이스 정보 . . . . .	50
상표 및 서비스표 . . . . .	51



---

## 0| 책에 대한 정보

IBM<sup>(R)</sup> WebSphere<sup>(R)</sup> Business Integration Adapter 포트폴리오는 주요 e-business 기술과 엔터프라이즈 응용프로그램의 통합 연결성을 제공합니다. 이 시스템에는 비즈니스 프로세스 통합을 위해 구성요소를 사용자 정의, 작성 및 관리하기 위한 도구와 템플릿리스트가 포함되어 있습니다.

이 책에서는 Windows, Solaris, AIX 및 HP-UX 환경에서 IBM WebSphere Business Integration Adapter를 설치하는 방법에 대해 설명합니다.

**주:** UNIX 컴퓨터에서 어댑터를 설치하더라도, Windows 컴퓨터가 있어야 도구를 실행할 수 있습니다.

---

## 0| 책의 사용자

이 책은 WebSphere Business Integration Adapter를 계획, 설치, 전개 및 관리하는 컨설턴트, 개발자 및 시스템 관리자를 위한 것입니다.

---

## 관련 서적

문서를 설치하거나 다음 사이트에서 직접 읽을 수 있습니다.

- 일반 어댑터 정보, WebSphere 메시지 브로커(WebSphere MQ Integrator, WebSphere MQ Integrator Broker, WebSphere Business Integration Message Broker)와 함께 어댑터를 사용하는 경우 및 WebSphere Application Server와 함께 어댑터를 사용하는 경우는 다음 웹 사이트를 참조하십시오.

<http://www.ibm.com/software/websphere/integration/wbiadapters/infocenter>

- WebSphere InterChange Server와 함께 어댑터를 사용하는 경우는 다음 웹 사이트를 참조하십시오.

<http://www.ibm.com/websphere/integration/wicserver/infocenter>

이 사이트에서는 문서를 다운로드 및 설치하고 보는 데 필요한 간단한 지시사항을 제공합니다.

---

## 인쇄 규칙

이 책에서는 다음 규칙을 사용합니다.

**주:** 이 책에서 백슬래시(\)는 디렉토리 경로에 대한 규칙으로 사용됩니다. UNIX 설치의 경우 백슬래시를 슬래시(/)로 대체하십시오. 모든 파일 경로 이름은 제품이 설치된 시스템 디렉토리에 상대적입니다.

courier 글꼴	명령어, 파일 이름, 사용자가 입력하는 정보 또는 시스템이 화면에 인쇄하는 정보와 같은 리터럴 값을 표시합니다.
기울임 파란색 텍스트	처음 나타나는 용어, 변수 이름 또는 상호 참조를 표시합니다. 온라인으로 매뉴얼을 보는 경우에만 볼 수 있는 파란색 유팽선은 상호 참조 하이퍼링크를 표시합니다. 참조 오브젝트로 바로 가려면 유팽선 내부를 누르십시오.
{ }	구문 행에서 사용자가 반드시 하나만을 선택해야 하는 옵션 세트는 중괄호 안에 표시됩니다.
	구문 행에서 사용자가 반드시 하나만을 선택해야 하는 옵션 세트는 세로줄로 분리됩니다.
[ ]	구문 행에서 선택적 매개변수는 대괄호 안에 표시됩니다.
...	구문 행에서 생략부호(...)는 이전 매개변수의 반복을 표시합니다. 예를 들어, option[,...]은 쉼표로 구분된 여러 옵션을 입력할 수 있음을 의미합니다.
< >	꺽쇠 괄호는 이름의 개별 요소를 묶어 이를 서로 구별합니다(예: <server_name><connector_name>tmp.log).
/, \	이 책에서 백슬래시(\)는 디렉토리 경로에 대한 규칙으로 사용됩니다. UNIX 설치의 경우 백슬래시를 슬래시(/)로 대체하십시오. 모든 제품 경로 이름은 Ariba Buyer용 커넥터가 설치되어 있는 시스템 디렉토리에 상대적입니다.
%text% 및 \$text	퍼센트(%) 부호 내의 텍스트는 Windows text 시스템 변수 또는 사용자 변수의 값을 표시합니다. UNIX 환경에서의 동등한 표기법은 \$text로서, text UNIX 환경 변수의 값을 표시합니다.
<i>ProductDir</i>	제품이 설치된 디렉토리를 표시합니다.

---

## 이 릴리스의 새로운 기능

### 2.4 릴리스의 새로운 기능

해당 릴리스에 대해 다음과 같은 변경사항이 수행되었습니다.

- 각각의 WebSphere Business Integration Adapter 제품은 이제 자체 설치 프로그램을 포함합니다. 각각의 설치 프로그램 사용에 관한 정보는 15 페이지의 제 3 장 『WebSphere Business Integration Adapter 제품 설치』를 참조하십시오.
- 이 안내서는 이제 1 페이지의 제 1 장 『설치 프로세스 개요』를 포함하며, 서로 다른 유형의 WebSphere Business Integration Adapter 환경을 준비하기 위한 절차 지시문을 제공합니다.
- 이 안내서는 이제 9 페이지의 제 2 장 『설치 요구사항』을 포함하며, 하드웨어 및 소프트웨어 전제조건을 설명합니다.
- 이 안내서는 이제 41 페이지의 제 5 장 『네트워크를 통한 커넥터 에이전트 분배』를 포함하며, WebSphere MQ IPT(Internet Pass-Thru)를 사용한 원격 통신에 대해 어댑터를 사용 가능하게 하는 방법에 관한 정보를 제공합니다.
- WebSphere Business Integration Adapter에 대한 설치 제거 프로세스가 변경되었습니다. WebSphere Business Integration Adapter 설치 제거 방법에 관한 정보는 37 페이지의 제 4 장 『WebSphere Business Integration Adapter 제품 설치 제거』를 참조하십시오.
- IBM Java Development Kit은 이제 Windows 플랫폼용 어댑터 프레임워크와 함께 전달됩니다. IBM JDK 설치 방법에 관한 정보는 12 페이지의 『Windows에 IBM Java Development Kit 설치』를 참조하십시오.
- VisiBroker Object Request Broker가 IBM Java Object Request Broker로 대체되었습니다.
- 어댑터 스크립트에 해당 릴리스에서 수정되었습니다. 기존 스크립트에 수행해야 할 수도 있는 변경사항에 관한 정보는 릴리스 정보를 참조하십시오.

---

#### 2.3.1의 새로운 기능

이 책에서는 WBIA 버전 2.3.1의 새로운 기능에 대해 설명합니다.



## 제 1 장 설치 프로세스 개요

이 장에서는 사용자가 준비해야 할 수도 있는 서로 다른 종류의 WebSphere Business Integration Adapter 환경과 이를 위해 수행해야 하는 워크플로우에 대한 설명을 제공합니다.

그림 1에서는 WebSphere Business Integration Adapter 환경의 유형을 설명합니다.




그림 1. WebSphere Business Integration Adapter 환경

### 로컬 어댑터 환경

일반적으로 어댑터는 통합 브로커가 설치되고 실행되는 컴퓨터와 동일한 컴퓨터에 설치됩니다. 해당 환경 유형은 비즈니스 통합 시스템의 모든 구성요소가 단일 컴퓨터에 설치되므로, 특히 인터페이스를 개발하고 테스트할 때 유지보수 및 관리하기가 가장 쉽습니다. 그림 1의 환경 1은 이러한 유형의 환경을 설명합니다.

로컬 어댑터 환경을 준비하려면 다음을 수행하십시오.

- 각각의 필수 환경에 대한 하드웨어 요구사항을 만족시키는 컴퓨터를 확보하십시오.

하드웨어 요구사항에 관한 자세한 정보는 9 페이지의 『하드웨어 요구사항』을 참조하십시오.

2. 통합 브로커가 WebSphere MQ Integration Broker 또는 WebSphere Application Server인 경우, WebSphere MQ 문서에 설명된 대로 WebSphere MQ 클라이언트를 설치하십시오. 지원되는 WebSphere MQ 클라이언트의 버전이 10 페이지의 표 5에 나열됩니다.
3. 구현 중인 통합 브로커에 따라 다음 중 하나를 수행하십시오.
  - 통합 브로커가 InterChange Server일 경우, Windows 또는 Unix용 시스템 설치 안내서에 설명된 대로 InterChange Server 및 모든 전제조건 소프트웨어를 설치하십시오.
  - 통합 브로커가 지원되는 메시지 브로커 중 하나이거나 WebSphere Application Server일 경우, 19 페이지의 『어댑터 프레임워크 설치』에 설명된 대로 어댑터 프레임워크를 설치하십시오.

**주:** 통합 브로커가 WebSphere InterChange Server이고 WebSphere Business Integration Adapter를 InterChange Server가 설치된 컴퓨터와 동일한 컴퓨터에 설치 중인 경우, 어댑터 프레임워크를 설치하지 마십시오. 어댑터 프레임워크는 WebSphere InterChange Server와 함께 설치됩니다.

4. 환경에 설치하려는 각각의 어댑터에 대하여 안내서의 “커넥터 설치 및 구성”장을 읽은 다음 환경의 Data Handler 요구사항을 판별하십시오.
5. 23 페이지의 『Data Handler 설치』에 설명된 대로 환경에 필요한 각각의 Data Handler를 설치하십시오.
6. 26 페이지의 『어댑터 설치』에 설명된 대로 환경에 필요한 각각의 어댑터를 설치하십시오.
7. 환경에 필요한 각각의 어댑터에 대한 안내서에 설명된 대로 어댑터 호스트 컴퓨터에 응용프로그램 클라이언트 설치와 같은, 어댑터 특정 설치 단계를 수행하십시오.

---

## 분배 어댑터 환경

종종 통합 브로커를 호스트하는 컴퓨터와 동일한 컴퓨터에 어댑터를 설치할 수도 있지만, 때로는 어댑터를 분배해야 할 수도 있습니다. 이는 어댑터는 브로커가 설치된 컴퓨터와 다른 컴퓨터에 설치하는 것을 의미합니다.

커넥터 에이전트를 분배해야 하는 몇 가지 이유는 다음과 같습니다.

- 브로커를 호스트하는 컴퓨터에 어댑터에 의해 부과되는 로드를 경감시킴으로써 비즈니스 통합 시스템의 성능을 개선할 수 있습니다.
- 네트워크에서 응용프로그램을 호스트하는 컴퓨터와 거리상으로 근접한 컴퓨터에 설치함으로써 어댑터의 성능을 개선할 수 있습니다.

- 브로커를 호스트하는 컴퓨터의 운영 체제에 관한 어댑터의 버전을 항상 확보할 수는 없습니다.

1 페이지의 그림 1의 환경 2에서는 메인프레임 응용프로그램과 통신하기 위해 어댑터를 분배하는, 이러한 유형의 환경을 설명합니다.

엔터프라이즈 네트워크 내에서 분배 어댑터 환경을 준비하려면 다음을 수행하십시오.

1. 각각의 필수 환경에 대한 하드웨어 요구사항을 만족시키는 컴퓨터를 확보하십시오.  
하드웨어 요구사항에 관한 자세한 정보는 9 페이지의 『하드웨어 요구사항』을 참조하십시오.
2. WebSphere MQ 문서에 설명된 대로 WebSphere MQ 클라이언트를 설치하십시오. 반드시 Java Messaging 퍼처를 설치해야 합니다. 지원되는 WebSphere MQ 클라이언트의 버전이 10 페이지의 표 5에 나열됩니다.
3. 통합 브로커에 따라 다음을 수행하십시오.
  - 통합 브로커가 WebSphere Application Server 또는 지원되는 메시징 브로커 중 하나인 경우, 다음을 수행하십시오.
    - a. 19 페이지의 『어댑터 프레임워크 설치』에 설명된 대로 어댑터 프레임워크를 설치하십시오.
    - b. 환경에 설치하려는 각각의 어댑터에 대하여 안내서의 “커넥터 설치 및 구성”장을 읽은 다음 환경의 Data Handler 요구사항을 판별하십시오.
    - c. 23 페이지의 『Data Handler 설치』에 설명된 대로 환경에 필요한 각각의 Data Handler를 설치하십시오.
    - d. 26 페이지의 『어댑터 설치』에 설명된 대로 환경에 필요한 각각의 어댑터를 설치하십시오.
  - 통합 브로커가 WebSphere InterChange Server인 경우, 다음을 수행하십시오.
    - a. 분배 컴퓨터에서 WebSphere InterChange Server에 대한 설치 프로그램을 실행하여 어댑터 프레임워크의 적절한 버전을 설치하십시오.

InterChange Server 구성 마법사가 표시되면, 브로커 호스트 컴퓨터에 InterChange Server를 설치할 때 지정한 것과 동일한 구성 값을 지정하십시오.

WebSphere InterChange Server 설치에 관한 자세한 정보는 Windows 또는 Unix용 시스템 설치 안내서를 참조하십시오.

**주:** 해당 InterChange Server 인스턴스를 시작하지 마십시오. 어댑터 호스트 컴퓨터에 어댑터 프레임워크의 호환 가능한 버전을 설치하기 위해서 이를 설치할 뿐입니다.

- b. 브로커 및 어댑터 환경이 동일한 패치 레벨에서 실행될 수 있도록 InterChange Server 호스트 컴퓨터에 적용한 모든 패치를 분배된 컴퓨터에 적용하십시오.
- c. 26 페이지의 『어댑터 설치』에 설명된 대로 분배된 컴퓨터에 어댑터를 설치하십시오.

IBM WebSphere InterChange Server 화면에서 어댑터 호스트 컴퓨터에 설치한 InterChange Server 인스턴스(컴퓨터에 어댑터 프레임워크를 설치하기 위해 설치한)의 이름 대신, 브로커 호스트 컴퓨터의 InterChange Server 인스턴스 이름을 지정하십시오.

- d. *WebSphere InterChange Server*용 구현 안내서에서 설명한 대로 repository 디렉토리에서 작성한 커넥터 정의를 사용자의 개발 환경으로 가져오십시오.
  - e. 어댑터에 대한 안내서에 설명된 대로 커넥터를 구성하십시오.
  - f. *WebSphere InterChange Server*용 구현 안내서에 설명된 대로 InterChange Server 저장소에 커넥터를 전개하십시오.
4. 브로커와 통신하도록 환경을 구성하려면 다음을 수행하십시오.
    - a. 텍스트 편집기에서 *ProductDir\bin* 디렉토리에 위치한 공유 환경 파일을 여십시오.
- Windows 컴퓨터에서 공유 환경 파일의 이름은 *CWSharedEnv.bat*입니다.
- UNIX 컴퓨터에서 공유 환경 파일의 이름은 사용 중인 브로커와 릴리스의 버전에 따라 *adapterEnv.sh* 또는 *CWSharedEnv.sh*입니다.
- b. ORB\_PORT 등록 정보의 값을 브로커 컴퓨터에 설치된 Object Request Broker가 통신하도록 구성된 포트로 설정하십시오.
  - c. ORB\_HOST 등록 정보의 값을 브로커가 설치된 컴퓨터의 IP 주소로 설정하십시오.
5. 환경에 필요한 각각의 어댑터에 대한 안내서에 설명된 대로 어댑터 호스트 컴퓨터에 응용프로그램 클라이언트 설치와 같은, 어댑터 특정 설치 단계를 수행하십시오.

## 원격 어댑터 환경

어댑터가 네트워크 경계를 통해 통합 브로커와 데이터를 교환할 수 있게 하려면 원격 어댑터 환경을 준비해야 합니다. 이는 회사에서 비즈니스 데이터를 교역 파트너와 교환해야 할 때 적용됩니다.

1 페이지의 그림 1의 환경 3에서는 어댑터가 인터넷을 통해 브로커와 통신할 수 있는, 이러한 유형의 환경을 설명합니다.

원격 어댑터 환경을 준비하려면 다음을 수행하십시오.

1. 각각의 필수 환경에 대한 하드웨어 요구사항을 만족시키는 컴퓨터를 확보하십시오.

하드웨어 요구사항에 관한 자세한 정보는 9 페이지의 『하드웨어 요구사항』을 참조하십시오.

2. WebSphere MQ 문서에 설명된 대로 WebSphere MQ 클라이언트를 설치하십시오. 반드시 Java Messaging 피처를 설치해야 합니다. 지원되는 WebSphere MQ 클라이언트의 버전이 10 페이지의 표 5에 나열됩니다.
3. 41 페이지의 제 5 장 『네트워크를 통한 커넥터 에이전트 분배』에 설명된 대로 WebSphere MQ IPT(Internet Pass-Thru)를 설치 및 구성하십시오.
4. 통합 브로커에 따라 다음을 수행하십시오.
  - 통합 브로커가 WebSphere Application Server 또는 지원되는 메시징 브로커 중 하나인 경우, 다음을 수행하십시오.
    - a. 19 페이지의 『어댑터 프레임워크 설치』에 설명된 대로 어댑터 프레임워크를 설치하십시오.
    - b. 환경에 설치하려는 각각의 어댑터에 대하여 안내서의 “커넥터 설치 및 구성”장을 읽은 다음 환경의 Data Handler 요구사항을 판별하십시오.
    - c. 23 페이지의 『Data Handler 설치』에 설명된 대로 환경에 필요한 각각의 Data Handler를 설치하십시오.
    - d. 26 페이지의 『어댑터 설치』에 설명된 대로 환경에 필요한 각각의 어댑터를 설치하십시오.
  - 통합 브로커가 WebSphere InterChange Server인 경우, 다음을 수행하십시오.
    - a. 분배 컴퓨터에서 WebSphere InterChange Server에 대한 설치 프로그램을 실행하여 어댑터 프레임워크의 적절한 버전을 설치하십시오.

InterChange Server 구성 마법사가 표시되면, 브로커 호스트 컴퓨터에 InterChange Server를 설치할 때 지정한 것과 동일한 구성 값을 지정하십시오.

WebSphere InterChange Server 설치에 관한 정보는 Windows 또는 Unix 용 시스템 설치 안내서를 참조하십시오.

**주:** 해당 InterChange Server 인스턴스를 시작하지 마십시오. 어댑터 호스트 컴퓨터에 어댑터 프레임워크의 호환 가능한 버전을 설치하기 위해서 이를 설치할 뿐입니다.

- b. 브로커 및 어댑터 환경이 동일한 패치 레벨에서 실행될 수 있도록 InterChange Server 호스트 컴퓨터에 적용한 모든 패치를 분배된 컴퓨터에 적용하십시오.
- c. 26 페이지의 『어댑터 설치』에 설명된 대로 분배된 컴퓨터에 어댑터를 설치하십시오.

IBM WebSphere InterChange Server 화면에서 어댑터 호스트 컴퓨터에 설치한 InterChange Server 인스턴스(컴퓨터에 어댑터 프레임워크를 설치하기 위해 설치한)의 이름 대신, 브로커 호스트 컴퓨터의 InterChange Server 인스턴스 이름을 지정하십시오.

- d. *WebSphere InterChange Server*용 구현 안내서에서 설명한 대로 repository 디렉토리에서 작성한 커넥터 정의를 사용자의 개발 환경으로 가져오십시오.
  - e. 어댑터에 대한 안내서에 설명된 대로 커넥터를 구성하십시오.
  - f. *WebSphere InterChange Server*용 구현 안내서에 설명된 대로 InterChange Server 저장소에 커넥터를 전개하십시오.
5. 환경에 필요한 각각의 어댑터에 대한 안내서에 설명된 대로 어댑터 호스트 컴퓨터에 응용프로그램 클라이언트 설치와 같은, 어댑터 특정 설치 단계를 수행하십시오.

---

## 어댑터 개발 환경

사용자 정의 어댑터를 작성하려면 어댑터 개발 환경을 준비해야 합니다. 브로커가 실행되고 어댑터를 실행 중인 환경에서 어댑터를 개발할 수는 있지만, 또한 어댑터 개발만을 위한 전용 환경을 사용할 수도 있습니다.

1 페이지의 그림 1의 환경 4는 이러한 유형의 환경을 설명합니다.

어댑터 전개 환경을 준비하려면 다음을 수행하십시오.

1. 각각의 필수 환경에 대한 하드웨어 요구사항을 만족시키는 컴퓨터를 확보하십시오.  
하드웨어 요구사항에 관한 자세한 정보는 9 페이지의 『하드웨어 요구사항』을 참조하십시오.
2. 19 페이지의 『어댑터 프레임워크 설치』에 설명된 대로 어댑터 프레임워크를 설치하십시오.
3. 23 페이지의 『Data Handler 설치』에 설명된 대로 개발 중인 어댑터에 필요한 각각의 Data Handler를 설치하십시오.
4. 29 페이지의 『Adapter Development Kit 설치』에 설명된 대로 Adapter Development Kit을 설치하십시오.
5. 어댑터를 개발 중인 언어에 적절한 컴파일러를 설치하십시오.
  - C 또는 C++로 어댑터를 개발 중인 경우, C 또는 C++ 컴파일러를 설치하십시오.
  - Java로 어댑터를 개발 중인 경우, 다음과 같이 IBM Java Development Kit을 설치하십시오.
    - 운영 체제가 AIX인 경우 지원되는 IBM JDK 버전이 이미 설치되었다고 가정합니다.

- Windows에서 IBM Java Development Kit 설치에 관한 정보는 12 페이지의 『Windows에 IBM Java Development Kit 설치』의 내용을 참조하십시오.
- Sun Java Development Kit 설치에 관한 정보는 Sun JDK 문서를 참조하십시오.
- HP Java Development Kit 설치에 관한 정보는 HP JDK 문서를 참조하십시오.



---

## 제 2 장 설치 요구사항

이 장은 다음과 같은 섹션으로 구성됩니다.

- 『하드웨어 요구사항』
- 10 페이지의 『소프트웨어 요구사항』

IBM WebSphere Business Integration Adapter 소프트웨어를 설치하기 전에, 모든 필수 전제조건이 있는지 확인하십시오. 이 장의 주제는 WebSphere Business Integration Adapter를 실행하는 데 필요한 시스템 하드웨어 및 소프트웨어 요구사항, 전제조건 소프트웨어 및 사용자 계정에 대한 간략한 개요를 제공합니다.

---

### 하드웨어 요구사항

표 1에서는 최소 하드웨어 요구사항을 나열합니다. 그러나 실제 사용자 시스템의 요구사항은 설치된 특정 WebSphere Business Integration Adapter 제품 및 통합 요구사항에 따라 더 많을 수도 있습니다. 또한 다음 정보는 WebSphere Business Integration Adapter 제품 전용이며, 통합 브로커 또는 응용프로그램 클라이언트와 같은 다른 제품을 WebSphere Business Integration Adapter 제품과 동일한 컴퓨터에서 실행할 경우, 그에 따라 요구사항을 조정해야 합니다.

표 1. AIX 하드웨어 요구사항

구성요소	최소 요구사항
프로세서	최소 1GHz의 프로세서 속도로 실행되는 IBM eServer xSeries 및 Intel 기반 시스템(또는 동등 시스템)
메모리	512MB
디스크 공간	435MB

표 2. Windows 하드웨어 요구사항

구성요소	최소 요구사항
프로세서	최소 375MHz의 프로세서 속도로 실행되는 단일 프로세서 또는 대칭 멀티프로세서를 갖춘 IBM eServer pSeries 또는 RS/6000 시스템
메모리	512MB
디스크 공간	435MB

표 3. Solaris 하드웨어 요구사항

구성요소	최소 요구사항
프로세서	최소 450MHz의 프로세서 속도로 실행되는 Sun Microsystems UltraSPARC 프로세서 시스템
메모리	512MB
디스크 공간	435MB

표 4. HP-UX 하드웨어 요구사항

구성요소	최소 요구사항
프로세서	최소 440MHz의 속도로 실행되는 Hewlett-Packard HP-9000 PA-RISC 프로세서 시스템
메모리	512MB
디스크 공간	435MB

## 소프트웨어 요구사항

WebSphere Business Integration Adapter 제품 세트는 IBM 구성요소 및 제 3 자 구성요소로 구성됩니다. Sun Solaris 및 HP-UX용 Java Development Kit과 같은, 기타 제 3 자 소프트웨어는 IBM에서 제공하지 않습니다.

표 5에서는 WebSphere Business Integration Adapter 제품에 대한 소프트웨어 요구 사항을 나열합니다.

표 5. Windows용 소프트웨어 요구사항

소프트웨어	버전 및 패치	주석
운영 체제(다음 중 하나)		
다음 중 하나:		
<ul style="list-style-type: none"><li>• Windows 2000, Professional, Server 및 Advanced Server</li><li>• Windows XP</li><li>• AIX 5.1</li><li>• AIX 5.2</li><li>• Sun Solaris 7</li><li>• Sun Solaris 8</li><li>• HP-UX 11.11 (11i)</li></ul>		
	<ul style="list-style-type: none"><li>• 서비스 팩 4</li><li>• 서비스 팩 1A</li><li>• 유지보수 레벨 4</li><li>• 유지보수 레벨 1</li><li>• Solaris 7 권장 패치 클러스터 날짜 2003년 7월 23일</li><li>• Solaris 8 권장 패치 클러스터 날짜 2003년 7월 23일</li><li>• GOLDAPPS 11i, r=B.11.11.0306.4 and GOLDBASE 11i, r=B.11.11.03.06.4</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• WebSphere Business Integration Adapter 도구 세트에 대해서만 지원되며, 어댑터 실행에는 지원되지 않습니다.</li></ul>
통합 브로커		
다음 중 하나:		
<ul style="list-style-type: none"><li>• WebSphere Application Server, Enterprise Edition</li><li>• IBM WebSphere MQ Integrator Broker</li><li>• WebSphere Business Integration Message Broker</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 5.0.2</li><li>• 2.1 CSD05</li><li>• 5.0 CSD02</li></ul>	

표 5. Windows용 소프트웨어 요구사항 (계속)

소프트웨어	버전 및 패치	주석
• WebSphere InterChange Server	<ul style="list-style-type: none"> <li>4.1.1, 4.2.0, 4.2.1, 4.2.2</li> </ul> <p>주: 일부 어댑터는 나열된 모든 InterChange Server 버전과 호환 가능하지 않습니다. 자세한 정보는 어댑터 안내서를 참조하십시오.</p>	
<b>기타 필수 소프트웨어(필요한 기능에 따라 다름)</b>		
IBM WebSphere MQ 서버 및 클라이언트	CSD05를 갖춘 버전 5.3.0.2 중요: CSD 05를 적용하지 않을 경우, 커넥터를 초기화할 수 없습니다.	커넥터 및 브로커 간 통신 도중 이벤트 지속성에 필수.
IBM WebSphere MQ IPT(Internet Pass-Thru)	버전 1.2	원격 에이전트와 함께 사용하기 위한 옵션.
<b>Java Development Kit</b>		
다음 중 하나(운영 체제에 따라 다름):		
<ul style="list-style-type: none"> <li>IBM JDK(Windows 및 AIX 컴퓨터용)</li> <li>Sun JDK(Solaris 컴퓨터용)</li> <li>HP JDK(HP-UX 컴퓨터용)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1.3.1 SR5</li> <li>1.3.1_07</li> <li>1.3.1_06</li> </ul>	
다음 브라우저 중 하나:		문서 검토에 필수.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Microsoft Internet Explorer</li> <li>Netscape Navigator</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/A</li> <li>버전 4.x</li> </ul>	
Adobe Acrobat Reader 4.0 이상. IBM에서는 사용자가 PDF 검색 기능을 이용할 수 있도록 검색 옵션을 갖춘 Acrobat Reader 버전 4.0.5 이상을 사용하도록 권장합니다. 사용자 플랫폼에 대한 Adobe Acrobat Reader 최신 버전을 확보하려면 <a href="http://www.adobe.com">http://www.adobe.com</a> 으로 이동하십시오.		
<b>도구 프레임워크</b>		
다음 중 하나:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>WebSphere Studio Workbench</li> <li>WebSphere Studio Application Developer Integration Edition</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2.0.3</li> <li>5.0.1</li> </ul>	

## 기타 소프트웨어 설치 및 구성

이 섹션은 WebSphere Business Integration Adapter와 함께 제공되지 않으며 자체 문서가 반드시 필요하지 않은 소프트웨어 설치 및 구성에 관한 정보를 포함합니다. 필요한 경우 이 안내서의 다른 섹션에서 해당 작업을 수행하도록 지시합니다.

## X 에뮬레이션에 대한 환경 구성

UNIX 컴퓨터에 설치하고자 하지만 Windows 컴퓨터를 사용하여 UNIX 컴퓨터에 연결한 경우, X 에뮬레이션에 대하여 환경을 구성하려면 다음을 수행하십시오.

1. UNIX 컴퓨터에 연결하기 위해 사용하는 Windows 컴퓨터의 IP 주소를 판별하십시오.

Windows 명령행 인터페이스에서 ipconfig 명령을 실행하여 Windows 컴퓨터의 IP 주소를 알아볼 수 있습니다.

2. UNIX 컴퓨터의 DISPLAY 환경 변수를 1단계에서 결정한 IP 주소로 설정하십시오.

IP 주소 뒤에 콜론이 나오고, 그 뒤에 Windows 클라이언트 컴퓨터의 모니터 또는 표시장치의 ID가 표시되어야 합니다. Windows 클라이언트 컴퓨터에 모니터가 한 대인 경우, 표시장치 값은 0.0입니다.

다음 예는 IP 주소가 9.26.244.30인 Window 컴퓨터의 단일 모니터로 설정되는 DISPLAY 환경 변수를 보여줍니다.

DISPLAY=9.26.244.30:0.0

3. 다음 명령을 실행하여 UNIX 컴퓨터에서 DISPLAY 환경 변수를 내보내십시오.

export DISPLAY

4. Windows 컴퓨터에서 X 에뮬레이션 클라이언트를 시작하고 UNIX 컴퓨터에 연결하십시오.

## Windows에 IBM Java Development Kit 설치

Windows에 IBM Java Development Kit을 설치하려면 다음을 수행하십시오.

1. ibm-sdk-in131.exe 및 ibm-sdk-tn131.exe 파일을 Adapter Framework 설치 매체의 IBM\_JDK\_WIN32 디렉토리에서 시스템의 임시 디렉토리로 복사하십시오.
2. 임시 디렉토리의 ibm-sdk-in131.exe 및 ibm-sdk-tn131.exe 파일을 두 번 눌러서 내용을 추출하십시오.
3. 2단계에서 압축 파일의 내용을 추출할 때 작성된 install.exe 파일을 두 번 누르십시오.
4. 언어 선택 프롬프트의 드롭 다운 메뉴에서 원하는 언어를 선택하고 확인을 누르십시오.
5. 시작 화면에서 다음을 누르십시오.
6. 소프트웨어 라이센스 승인 화면에서 예를 누르십시오.
7. 목적지 위치 선택 화면에서 기본 경로를 승인하거나 다음 작업 중 하나를 수행한 다음, 완료되면 다음을 누르십시오.
  - 찾아보기를 누르고 JDK를 설치할 디렉토리를 선택한 다음, 확인을 누르십시오.

- 찾아보기를 누르고 경로 필드에 JDK를 설치할 디렉토리를 입력한 다음, 확인을 누르십시오.
8. 구성요소 선택 화면에서 구성요서에 대한 모든 선택란을 사용 가능한 상태로 두고 다음을 누르십시오.
  9. 시스템 JVM으로 Java 런타임 환경을 설치하도록 프롬프트되면 아니오를 누르십시오.
  10. 파일 복사 시작 화면에서 다음을 누르십시오.
  11. 설치 완료 화면에서 완료를 누르십시오.

## Data Handler 요구사항

표 6에서는 존재하는 경우 각각의 어댑터에 대한 Data Handler 요구사항을 나열합니다.

표 6. 어댑터에 대한 Data Handler 요구사항

IBM WebSphere Business Integration Adapter의 환경...	필요한 Data Handler
ACORD XML	XML
SAP Exchange Infrastructure	XML
eMail	XML
HTTP	XML
i2	XML
NightFire Applications	XML
Siebel eBusiness Applications	XML
Telcordia	XML
WebSphere Commerce	XML
WebSphere MQ Integrator Broker	XML
WebSphere MQ Workflow	XML
XML	XML
QAD MFG/PRO	XML



---

## 제 3 장 WebSphere Business Integration Adapter 제품 설치

이 장에서는 WebSphere Business Integration Adapter를 설치하는 방법에 대해 설명합니다.

이전 버전에서 WBIA를 업그레이드하는 경우, 사용자 브로커의 설치 또는 구현 안내서에서 설명하는 대로 먼저 통합 브로커 시스템을 백업해야 합니다.

이 장은 다음 섹션으로 구성됩니다.

- 『설치 매체 준비』
- 16 페이지의 『설치 매체 사용에 대한 일반 절차』
- 19 페이지의 『어댑터 프레임워크 설치』
- 23 페이지의 『Data Handler 설치』
- 26 페이지의 『어댑터 설치』
- 29 페이지의 『Adapter Development Kit 설치』
- 33 페이지의 『WBIA 디렉토리, 파일 및 환경 변수』

---

### 설치 매체 준비

설치 매체에 따라 다음 섹션 중 하나의 단계를 수행하십시오.

- 『제품 CD 준비』
- 16 페이지의 『Passport Advantage 사용』

### 제품 CD 준비

WebSphere Business Integration Adapter 제품이 CD로 제공될 경우, 운영 체제에 따라 다음을 수행하여 컴퓨터에서 설치를 준비하십시오.

- AIX:

제품 CD를 AIX 컴퓨터의 CD 드라이브에 넣고 다음 명령을 실행하여 CD를 마운트하십시오.

```
mount -V cdrfs -o ro /dev/cd0 /cdrom
```

- Windows:

제품 CD를 Windows 컴퓨터의 CD 드라이브에 넣으십시오.

- Solaris:

제품 CD를 Solaris 컴퓨터의 CD 드라이브에 넣고 다음 명령을 실행하여 CD를 마운트하십시오.

```
mount -r -F hsfs /dev/sr0 /cdrom
```

- HP-UX:

제품 CD를 HP-UX 컴퓨터의 CD 드라이브에 넣고 다음 명령을 실행하여 CD를 마운트하십시오.

1. PFS 마운팅 디먼을 시작하려면 다음 명령을 실행하십시오.

```
/usr/sbin/pfs_mountd &  
/usr/sbin/pfsd &
```

2. 다음과 같은 행을 `etc/pfs_fstab` 파일에 추가하십시오.

```
/dev/dsk/cdrom_device /mount_point pfs-iso9660 xlat=unix 0 0
```

여기서, `cdrom_device`는 CD-ROM 디스크 장치의 ID(예: c3t2d0)이고 `/mount_point`는 CD에 액세스하려는 원하는 마운트 지점입니다(예: /cdrom).

3. CD를 마운트하려면 다음 명령을 실행하십시오.

```
mount /mount_point
```

여기서, `/mount_point`는 2단계에서 지정한 마운트 지점입니다.

## Passport Advantage 사용

Passport Advantage에서 WebSphere Business Integration Adapter 제품을 확보한 경우, 설치 매체를 준비하려면 다음을 수행하십시오.

- Windows에서 Passport Advantage로부터 자체 추출 실행 파일을 다운로드한 후 두 번 눌러서 설치 파일을 추출하십시오.
- UNIX에서 Passport Advantage로부터 압축된 .tar 파일을 다운로드한 후 인플레이트하여 설치 파일을 추출하십시오.

---

## 설치 매체 사용에 대한 일반 절차

이 섹션은 설치 매체 사용에 대한 일반 절차를 설명합니다. 이 안내서의 나머지 섹션에서 이 섹션의 내용을 참조합니다.

### 그래픽 WBIA 설치 프로그램 호출

그래픽 WebSphere Business Integration Adapter 설치 프로그램은 WebSphere Business Integration Adapter의 설치에 관한 선택사항을 수행할 수 있는 마법사를 제공합니다. 서로 다른 제품 설치 프로그램에 대한 플랫폼 특정 실행 파일을 실행하여 설치 프로그램을 호출합니다. 제품 설치 프로그램은 CD로 구입하든지 Passport Advantage에서 구

입하든지에 관계없이 동일합니다. 이 섹션은 Windows 및 UNIX 컴퓨터에서 WebSphere Business Integration Adapter 제품에 대한 설치 프로그램을 호출하는 방법을 설명합니다.

### **Windows 환경에서 설치 프로그램 호출**

Windows 환경에서 설치 프로그램을 호출하려면, 설치 매체의 Windows 디렉토리로 이동한 후 setupwin32.exe를 실행하십시오.

### **UNIX 환경에서 설치 프로그램 호출**

UNIX 환경의 WBIA 설치 프로그램은 플랫폼에 특정한 .bin 파일을 통해 호출됩니다. 이 파일은 설치 매체의 UNIX 디렉토리에 있습니다.

WebSphere Business Integration Adapter를 설치하기 전에 WebSphere Business Integration 시스템 관리자로 로그인하였는지 확인하십시오. UNIX 컴퓨터에 설치하는 경우, 작성한 파일 및 폴더의 권한은 설치를 수행하는 사용자 계정의 권한을 기반으로 설정됩니다. 추가로, WebSphere Business Integration Adapter를 AIX 컴퓨터에 root로 설치하지 않았는지 확인하십시오. WBIA를 루트로 설치할 경우 ODM(Object Data Manager)에 추가되는 항목으로 인해 사용자가 SMIT로 다른 응용프로그램을 설치 제거할 수 없으므로, WBIA를 root로 설치하지 않아야 합니다.

UNIX 컴퓨터의 사용 방법에 따라 다음 섹션 중 하나의 단계를 수행하여 설치 프로그램을 호출하십시오.

- 『UNIX 컴퓨터에서 CDE를 실행 중인 경우』
- 『X 에뮬레이션 소프트웨어를 사용하여 UNIX 컴퓨터에 연결 중인 경우』

**UNIX 컴퓨터에서 CDE를 실행 중인 경우:** CDE(Common Desktop Environment)를 실행 중이고 UNIX 컴퓨터에서 직접 작업할 경우, 설치 매체의 UNIX 디렉토리로 이동한 후 운영 체제 특정 .bin 파일을 두 번 누르십시오.

설치 매체의 UNIX 디렉토리로 이동한 후 명령행에서 .bin 파일을 실행할 수도 있습니다. 다음 예는 AIX 컴퓨터에서 자동 설치 제거를 수행하는 방법을 보여줍니다.

```
# ./setupAIX.bin
```

**X 에뮬레이션 소프트웨어를 사용하여 UNIX 컴퓨터에 연결 중인 경우:** X 에뮬레이션 소프트웨어를 통해 Windows 컴퓨터를 사용하여 UNIX 컴퓨터에 연결하는 경우, 다음을 수행하여 설치 프로그램을 호출하십시오.

1. 12 페이지의 『X 에뮬레이션에 대한 환경 구성』의 단계를 수행하십시오.
2. 운영 체제의 특정 .bin 파일을 실행하십시오. 다음 예는 AIX 컴퓨터에서 자동 설치 제거를 수행하는 방법을 보여줍니다.

```
# ./setupAIX.bin
```

그래픽 설치 프로그램은 UNIX 컴퓨터에 연결하기 위해 사용하는 Windows 컴퓨터에서 시작됩니다.

**주:** 액세스 가능성 헛기는 에뮬레이션 소프트웨어를 통해 UNIX 컴퓨터에서 작업할 경우 작동하지 않습니다. 액세스 가능성 헛기를 사용하려면, UNIX 컴퓨터에서 직접 작업해야 합니다.

## 자동 설치 수행

설치 마법사의 화면이 아닌 파일에 설치 선택사항을 제공하는, WebSphere Business Integration Adapter 자동 설치를 수행할 수 있습니다. 이는 특히 동일한 여러 설치를 수행해야 하는 경우 유용합니다.

자동 설치를 수행하려면, 『설치 응답 파일 준비』에 설명된 대로 설치 선택사항을 사용하여 파일을 작성한 후 19 페이지의 『자동 설치 실행』에서 설명하는 대로 파일을 사용하여 설치를 수행하십시오. 서로 다른 WebSphere Business Integration Adapter 제품 유형 설치에 관한 다음 섹션은 각 제품 유형에 특정한 설치 옵션을 설명합니다.

- 21 페이지의 『어댑터 프레임워크 자동 설치』
- 24 페이지의 『Data Handler 자동 설치』
- 27 페이지의 『어댑터 자동 설치』
- 30 페이지의 『Adapter Development Kit 자동 설치』

## 설치 응답 파일 준비

자동 설치를 수행하는 경우, 설치 선택사항이 들어 있는 응답 파일을 준비하십시오. IBM은 각각의 WebSphere Business Integration Adapter 제품에 대한 옵션이 들어 있는 응답 파일 템플리트를 제공합니다. 응답 파일 템플리트의 이름은 `settings.txt`이며 다른 설치 파일과 함께 제공됩니다.

다음 테이블은 각각의 WebSphere Business Integration Adapter 제품 유형에 사용 가능한 옵션을 나열합니다.

- 21 페이지의 표 8
- 24 페이지의 표 9
- 27 페이지의 표 10
- 30 페이지의 표 11

옵션 값 열의 모든 정보는 특정 옵션에 대해 주석 표시를 해야 하는 시기 및 브로커와 플랫폼의 호환성을 지정하므로 반드시 읽으십시오.

응답 파일 템플리트 중 하나를 수정하여 자동 설치에 사용할 수 있습니다. 이런 경우, 필요한 다른 옵션과 호환되지 않는 옵션 앞에 해시 기호 #를 두어 주석 표시를 해야 합니다. 또는 필요한 옵션이 있는 새 응답 파일을 작성할 수 있습니다. 이러한 접근 방

법은 불필요한 옵션 또는 주석이 표시된 설명 블록이 응답 파일을 차지하지 않아, 읽고 편집하기에 보다 용이한 이점을 갖고 있습니다. 이러한 후자의 접근 방법을 선택하는 경우, 필요한 옵션을 새 파일에 입력하는 것보다 템플릿 파일을 복사하고 불필요한 절 및 옵션을 제거하는 것이 바람직합니다.

**주:** 응답 파일의 모든 옵션 앞에는 공백이 존재할 수 없습니다.

### 자동 설치 실행

자동 설치를 실행하려면, 준비한 응답 파일 이름을 포함한 몇 가지 옵션을 사용하여 명령행에서 플랫폼 특정 설치 프로그램 실행 파일을 실행하십시오.

다음 예는 응답 파일이 C:\data 디렉토리에 존재할 경우 Windows 컴퓨터에서 자동 설치 제거를 수행하는 방법을 보여줍니다.

```
D:\WebSphereBI>setupwin32.exe -silent -options C:\data\settings.txt
```

다음 예는 install.txt라는 사용자 정의 응답 파일을 /home/wbia 디렉토리에 작성한 경우 AIX 컴퓨터에서 자동 설치를 수행하는 방법을 보여줍니다.

```
# ./setupAIX.bin -silent -options /home/wbia/install.txt
```

---

## 어댑터 프레임워크 설치

1 페이지의 제 1 장 『설치 프로세스 개요』의 절차 개요에 표시된 경우 어댑터 프레임워크를 설치하려면 다음 섹션 중 하나의 지시사항을 수행하십시오.

- 『그래픽 설치 프로그램을 사용한 어댑터 프레임워크 설치』
- 21 페이지의 『어댑터 프레임워크 자동 설치』

### 그래픽 설치 프로그램을 사용한 어댑터 프레임워크 설치

어댑터 프레임워크를 설치하려면 다음을 수행하십시오.

**주:** WebSphere Business Integration Adapter를 InterChange Server가 설치된 컴퓨터와 동일한 컴퓨터에 설치 중인 경우, 어댑터 프레임워크를 설치하지 마십시오.

- 어댑터 프레임워크에 대하여 16 페이지의 『그래픽 WBIA 설치 프로그램 호출』에 설명된 대로 설치 프로그램을 호출하십시오.
- 언어 선택 프롬프트의 드롭 다운 메뉴에서 원하는 언어를 선택하고 확인을 누르십시오.
- 시작 화면에서 다음을 누르십시오.
- IBM 라이센스 승인 화면에서 라이센스 계약에 동의합니다를 누른 후 확인을 누르십시오.
- 제품 디렉토리 화면에서 다음 작업 중 하나를 수행하십시오.

- 디렉토리 이름 필드에 어댑터 프레임워크를 설치할 디렉토리의 전체 경로를 입력한 후 다음을 누르십시오.
- 찾아보기를 눌러서 디렉토리를 선택한 후 다음을 누르십시오.
- 기본 경로를 승인한 후 다음을 누르십시오.

표 7에서는 지원되는 운영 체제에서 WebSphere Business Integration Adapter에 대한 기본 제품 디렉토리를 나열합니다.

표 7. *WebSphere Business Integration Adapter*의 기본 제품 디렉토리

운영 체제	기본 제품 디렉토리
Windows	C:\IBM\WebSphereAdapters
UNIX(AIX, Solaris, HP-UX)	/opt/IBM/WebSphereAdapters

**중요:** 제품 디렉토리 경로 및 공백을 포함하지 않는 이름을 지정해야 합니다.

6. 요약 화면은 설치될 가능, 지정한 제품 디렉토리 및 필요한 디스크 공간의 크기를 나열합니다. 정보를 읽어 확인한 후 다음을 누르십시오.
7. WebSphere MQ Java 라이브러리 화면에서 WebSphere MQ 설치의 java\lib 디렉토리에 대한 디렉토리 경로를 입력하거나, 찾아보기를 눌러서 디렉토리를 선택한 후 다음을 누르십시오.
8. Windows에서 설치 중이며 설치 프로그램이 지원되는 WebSphere Studio Application Developer Integration Edition 또는 WebSphere Studio Workbench 버전이 설치되었음을 감지한 경우, 화면을 표시하며 여기서 다음 중 하나를 수행해야 합니다.
  - 도구 플러그인을 감지된 WebSphere Studio Application Developer Integration Edition 또는 WebSphere Studio WorkBench 설치에 설치하려는 경우 기존 워크벤치 설치에 플러그인 추가 단일 선택 단추를 사용 가능 상태로 두고, 다음을 누르십시오.
  - WebSphere Studio Workbench를 설치한 후 해당 설치에 도구 플러그인을 설치하려면 **WebSphere Studio Workbench** 및 플러그인 설치 단일 선택 단추를 사용 가능하게 하고, 다음을 누르십시오.
9. 8단계에서 기존 워크벤치 설치에 플러그인 추가 단일 선택 단추를 사용 가능하게 한 경우, 화면이 표시되며 여기서 도구 플러그인을 설치할 워크벤치 설치의 경로를 지정해야 합니다.

**IBM WebSphere Studio Workbench** 디렉토리 텍스트 필드에 WSADIE 또는 WSWB의 설치 디렉토리에 대한 경로를 입력하거나 또는 찾아보기를 눌러서 디렉토리로 이동하고, 다음을 누르십시오.

10. Windows 컴퓨터에 설치 중인 경우, 설치 프로그램이 프로그램 폴더 선택 화면을 표시합니다. 프로그램 그룹 페일드에서 어댑터에 대한 바로가기를 작성해야 하는 프로그램 그룹의 이름을 입력하거나 또는 기본 프로그램 그룹을 승인한 후 다음을 누르십시오.
11. 설치 프로그램이 완료되면 완료를 누르십시오.

## 어댑터 프레임워크 자동 설치

어댑터 프레임워크를 자동 설치하려면 다음을 수행하십시오.

1. 표 8에 나열된 원하는 옵션을 사용하여, 18 페이지의 『설치 응답 파일 준비』에 설명된 대로 어댑터 프레임워크를 설치하기 위한 응답 파일을 준비하십시오.

표 8. 어댑터 프레임워크 자동 설치 옵션

옵션 이름	옵션 값
-P installLocation	제품을 설치할 경로 및 디렉토리 이름으로 이 옵션을 설정하십시오. 이 옵션의 주석 표시를 그대로 두면, 20 페이지의 표 7에 나열되어 있는 기본 디렉토리에 제품이 설치됩니다. 이 값은 공백을 포함하지 않아야 합니다.
-W mqDirectoryUserInput.mqLibraryLocation	운영 체제가 Windows일 경우 컴퓨터의 WebSphere MQ 설치 내에 있는 java\lib 디렉토리의 경로로 이 옵션을 설정하십시오. 브로커가 WebSphere InterChange Server이고 브로커가 설치된 컴퓨터와 동일한 컴퓨터에 어댑터 프레임워크를 설치 중인 경우 또는 운영 체제가 Windows가 아닌 경우 이 옵션에 대해 주석 표시를 하십시오. 기본값을 사용하려는 경우 이 옵션에 대해 주석 표시를 하십시오. Windows 플랫폼에서는 기본적으로 설치 프로그램이 Windows 레지스터리를 검색하여 찾은 값을 사용합니다.
-W mqUserInputAIX.mqLibraryLocation	운영 체제가 AIX일 경우 컴퓨터의 WebSphere MQ 설치 내에 있는 java\lib 디렉토리의 경로로 이 옵션을 설정하십시오. 브로커가 WebSphere InterChange Server이고 브로커가 설치된 컴퓨터와 동일한 컴퓨터에 어댑터 프레임워크를 설치 중인 경우 또는 플랫폼이 AIX가 아닌 경우 이 옵션에 대해 주석 표시를 하십시오. 기본값을 사용하려는 경우 이 옵션에 대해 주석 표시를 하십시오. AIX 플랫폼에서는 설치 프로그램이 기본값 /usr/mqm/java/lib를 사용합니다.
-W mqUserInputSOL.mqLibraryLocation	운영 체제가 Solaris 또는 HP-UX일 경우 컴퓨터의 WebSphere MQ 설치 내에 있는 java/lib 디렉토리의 경로로 이 옵션을 설정하십시오. 브로커가 WebSphere InterChange Server이고 브로커가 설치된 컴퓨터와 동일한 컴퓨터에 어댑터 프레임워크를 설치 중인 경우 또는 플랫폼이 Solaris 또는 HP-UX가 아닌 경우 이 옵션에 대해 주석 표시를 하십시오. 기본값을 사용하려는 경우 이 옵션에 대해 주석 표시를 하십시오. Solaris 및 HP-UX 플랫폼의 경우, 설치 프로그램은 기본값 /opt/mqm/java/lib를 사용합니다.

표 8. 어댑터 프레임워크 자동 설치 옵션 (계속)

옵션 이름	옵션 값
-W workbenchChoice.workbenchList	<p>WebSphere Studio Workbench 또는 WebSphere Studio Application Developer Integration Edition의 기존 설치에 도구 플러그인을 추가하려면 이 옵션을 1로 설정하십시오.</p> <p>WebSphere Studio Workbench를 설치하려면 이 옵션을 2로 설정하십시오.</p> <p>이 옵션은 Windows 플랫폼에만 관련이 있습니다. UNIX에 설치하는 경우 이 옵션에 대해 주석 표시를 하십시오.</p>
-W workbenchLocation.workbenchLocDirectory	<p>workbenchChoice.workbenchList 옵션의 값을 2로 설정하여 WebSphere Studio Workbench가 설치되도록 지정한 경우, 이 옵션을 workbench가 설치되어야 하는 디렉토리(예: C:\WebSphereAdapters\Tools)로 설정하십시오.</p> <p>이 옵션은 Windows 플랫폼에만 관련이 있습니다. UNIX에 설치하는 경우 이 옵션에 대해 주석 표시를 하십시오.</p>
-W inputShortcuts.folder	<p>WBIA 제품(예: IBM WebSphere Business Integration Adapter)에 대해 작성된 프로그램 그룹의 이름으로 이 옵션을 설정하십시오.</p> <p>이 옵션은 Windows 플랫폼에만 관련이 있습니다. UNIX에 설치하는 경우 이 옵션에 대해 주석 표시를 하십시오.</p>
-G replaceExistingResponse	<p>설치 프로그램이 복사 중인 파일과 이름이 같은 시스템의 모든 파일을 바꾸려면 이 옵션을 yesToAll 또는 yes로 설정하십시오.</p> <p>설치 프로그램이 복사 중인 파일과 이름이 같은 시스템의 파일을 바꾸지 않으려면 이 옵션을 noToAll 또는 no로 설정하십시오.</p>
-G replaceNewerResponses	<p>설치 프로그램이 복사 중인 파일보다 최신 파일인 시스템의 모든 파일을 바꾸려면 이 옵션을 yesToAll 또는 yes로 설정하십시오.</p> <p>설치 프로그램이 복사 중인 파일보다 최신 파일인 시스템의 파일을 바꾸지 않으려면 noToAll 또는 no로 설정하십시오.</p>
-G createDirectoryResponse	<p>존재하지 않는 경우 옵션에서 지정한 제품 디렉토리를 작성하려면 이 옵션을 yes로 설정하십시오.</p> <p>존재하지 않는 경우 제품 디렉토리를 작성하지 않으려면 이 옵션을 no로 설정하십시오.</p> <p>설치에 필요한 지정 디렉토리가 없는 경우 이 옵션을 yes로 설정해야 합니다.</p>
-G removeExistingResponse	이 옵션은 플랫폼 또는 브로커에 구애를 받지 않습니다. 이 옵션에 대해 주석 표시를 하십시오.
-G removeModifiedResponse	이 옵션은 플랫폼 또는 브로커에 구애를 받지 않습니다. 이 옵션에 대해 주석 표시를 하십시오.

2. 21 페이지의 1단계에서 준비한 응답 파일을 사용하여, 19 페이지의 『자동 설치 실행』에 설명된 대로 자동 설치를 수행하십시오.

## Data Handler 설치

1 페이지의 제 1 장 『설치 프로세스 개요』의 절차 개요에 표시된 경우 Data Handler를 설치하려면 다음 섹션 중 하나의 지시사항을 수행하십시오.

- 『[그래픽 설치 프로그램을 사용한 Data Handler 설치](#)』
- 24 페이지의 『[Data Handler 자동 설치](#)』

### 그래픽 설치 프로그램을 사용한 Data Handler 설치

그래픽 설치 프로그램을 사용하여 Data Handler를 설치하려면 다음을 수행하십시오.

1. 해당 Data Handler에 설명된 대로 설치 프로그램을 호출하십시오.
2. 언어 선택 프롬프트의 드롭 다운 메뉴에서 원하는 언어를 선택하고 확인을 누르십시오.
3. 시작 화면에서 다음을 누르십시오.
4. IBM 라이센스 승인 화면에서 라이센스 계약에 동의합니다를 누른 후 확인을 누르십시오.
5. 제품 디렉토리 화면을 사용하여 Data Handler를 설치할 위치를 지정할 수 있습니다. 제품 디렉토리에는 어댑터 프레임워크의 호환 가능 버전이 설치되어 있어야 합니다. 다른 디렉토리를 지정할 수도 있지만, 해당 디렉토리에 어댑터 프레임워크의 호환 가능 버전이 설치되어 있어야 합니다.

Windows 플랫폼에서 필드는 CROSSWORLDS 환경 변수에 포함된 값을 기본값으로 하며, WebSphere InterChange Server 설치 프로그램 또는 어댑터 프레임워크용 WebSphere Business Integration Adapter 설치 프로그램에 의해 설정됩니다.

UNIX 플랫폼에서 설치 프로그램은 어댑터 프레임워크 설치 프로그램 또는 WebSphere InterChange Server 설치 프로그램이 작성한 파일에서 항목을 조회합니다.

어댑터 프레임워크 설치에 관한 정보는 19 페이지의 『[어댑터 프레임워크 설치](#)』를 참조하십시오. WebSphere InterChange Server 설치에 관한 자세한 정보는 Windows 또는 Unix용 시스템 설치 안내서를 참조하십시오.

제품 디렉토리 화면에서 다음 작업 중 하나를 수행하십시오.

- 디렉토리 이름 필드에 어댑터 프레임워크를 설치할 디렉토리의 전체 경로를 입력한 후 다음을 누르십시오.
  - 찾아보기를 눌러서 디렉토리를 선택한 후 다음을 누르십시오.
  - 기본 경로를 승인한 후 다음을 누르십시오.
6. 요약 화면은 설치될 기능, 지정한 제품 디렉토리 및 필요한 디스크 공간의 크기를 나열합니다. 정보를 읽어 확인한 후 다음을 누르십시오.

7. Windows 컴퓨터에 설치 중인 경우, 설치 프로그램이 일부 Data Handler에 대하여 프로그램 폴더 선택 화면을 표시합니다. 프로그램 그룹 필드에서 어댑터에 대한 바로가기를 작성하려는 프로그램 그룹의 이름을 입력하거나 또는 기본 프로그램 그룹을 승인한 후 다음을 누르십시오.
8. 설치 프로그램이 완료되면 완료를 누르십시오.

## Data Handler 자동 설치

Data Handler 자동 설치를 수행하려면 다음을 수행하십시오.

1. 표 9에 나열된 원하는 옵션을 사용하여, 18 페이지의 『설치 응답 파일 준비』에 설명된 대로 Data Handler를 설치하기 위한 응답 파일을 준비하십시오.

표 9. Data Handler 자동 설치 옵션

옵션 이름	옵션 값
-W installLocation.active	<p>installLocation.value 옵션을 사용하여 설치 위치를 지정하려면 이 옵션을 true 값으로 설정해야 합니다.</p> <p>이 옵션에 대해 주석 표시를 하거나 false 이외의 값으로 설정할 경우, 자동 설치에 다음과 같은 영향이 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Windows에서 설치 중이고 설치 프로그램이 CROSSWORLDS 환경 변수를 감지할 경우, 제품은 환경 변수가 지정한 위치에 설치됩니다.</li> <li>• UNIX에서 설치 중이고 설치 프로그램이 vpd.properties 파일에서 제품에 대한 항목을 발견할 경우, 제품은 파일이 지정한 위치에 설치됩니다.</li> <li>• Windows에서 설치 중이고 설치 프로그램이 CROSSWORLDS 환경 변수를 감지하지 않았지만, 유효한 CROSSWORLDS.JAR 버전을 포함하는 20 페이지의 표 7에 지정된 기본 설치 위치에 lib 디렉토리가 있을 경우, 제품은 20 페이지의 표 7에 지정된 기본 위치에 설치됩니다.</li> <li>• UNIX에서 설치 중이고 설치 프로그램이 vpd.properties 파일에서 제품에 대한 항목을 찾을 수 없지만, 유효한 CROSSWORLDS.JAR 버전을 포함하는 20 페이지의 표 7에 지정된 기본 설치 위치에 lib 디렉토리가 있을 경우, 제품은 20 페이지의 표 7에 지정된 기본 위치에 설치됩니다.</li> </ul>

표 9. Data Handler 자동 설치 옵션 (계속)

옵션 이름	옵션 값
-W installLocation.value	<p>WebSphere Business Integration Adapter 제품이 설치된 디렉토리 경로로 이 옵션을 설정하십시오.</p> <p>이 옵션에 대해 주석 표시를 하거나 <code>false</code> 이외의 값으로 설정할 경우, 자동 설치에 다음과 같은 영향이 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Windows에서 설치 중이고 설치 프로그램이 CROSSWORLDS 환경 변수를 감지할 경우, 제품은 환경 변수가 지정한 위치에 설치됩니다.</li> <li>UNIX에서 설치 중이고 설치 프로그램이 vpd.properties 파일에서 제품에 대한 항목을 발견할 경우, 제품은 파일이 지정한 위치에 설치됩니다.</li> <li>Windows에서 설치 중이고 설치 프로그램이 CROSSWORLDS 환경 변수를 감지하지 않았지만, 유효한 CROSSWORLDS.JAR 버전을 포함하는 20 페이지의 표 7에 지정된 기본 설치 위치에 lib 디렉토리가 있을 경우, 제품은 20 페이지의 표 7에 지정된 기본 위치에 설치됩니다.</li> <li>UNIX에서 설치 중이고 설치 프로그램이 vpd.properties 파일에서 제품에 대한 항목을 찾을 수 없지만, 유효한 CROSSWORLDS.JAR 버전을 포함하는 20 페이지의 표 7에 지정된 기본 설치 위치에 lib 디렉토리가 있을 경우, 제품은 20 페이지의 표 7에 지정된 기본 위치에 설치됩니다.</li> </ul>
-G replaceExistingResponse	<p>설치 프로그램이 복사 중인 파일과 이름이 같은 시스템의 모든 파일을 바꾸려면 이 옵션을 <code>yesToAll</code> 또는 <code>yes</code>로 설정하십시오.</p> <p>설치 프로그램이 복사 중인 파일과 이름이 같은 시스템의 파일을 바꾸지 않으려면 이 옵션을 <code>noToAll</code> 또는 <code>no</code>로 설정하십시오.</p>
-G replaceNewerResponses	<p>설치 프로그램이 복사 중인 파일보다 최신 파일인 시스템의 모든 파일을 바꾸려면 이 옵션을 <code>yesToAll</code> 또는 <code>yes</code>로 설정하십시오.</p> <p>설치 프로그램이 복사 중인 파일보다 최신 파일인 시스템의 파일을 바꾸지 않으려면 <code>noToAll</code> 또는 <code>no</code>로 설정하십시오.</p>
-G createDirectoryResponse	<p>존재하지 않는 경우 옵션에서 지정한 제품 디렉토리를 작성하려면 이 옵션을 <code>yes</code>로 설정하십시오.</p> <p>존재하지 않는 경우 제품 디렉토리를 작성하지 않으려면 이 옵션을 <code>no</code>로 설정하십시오.</p> <p>설치에 필요한 지정 디렉토리가 없는 경우 이 옵션을 <code>yes</code>로 설정해야 합니다.</p>
-G removeExistingResponse	이 옵션은 플랫폼 또는 브로커에 구애를 받지 않습니다. 이 옵션에 대해 주석 표시를 하십시오.
-G removeModifiedResponse	이 옵션은 플랫폼 또는 브로커에 구애를 받지 않습니다. 이 옵션에 대해 주석 표시를 하십시오.

- 24 페이지의 1단계에서 준비한 응답 파일을 사용하여, 19 페이지의 『자동 설치 실행』에 설명된 대로 자동 설치를 수행하십시오.

---

## 어댑터 설치

1 페이지의 제 1 장 『설치 프로세스 개요』의 절차 개요에 표시된 경우 어댑터를 설치 하려면 다음 섹션 중 하나의 지시사항을 수행하십시오.

- 『그래픽 설치 프로그램을 사용한 어댑터 설치』
- 27 페이지의 『어댑터 자동 설치』

### 그래픽 설치 프로그램을 사용한 어댑터 설치

그래픽 설치 프로그램을 사용하여 어댑터를 설치하려면 다음을 수행하십시오.

1. 해당 어댑터에 대해 설명된 대로 설치 프로그램을 호출하십시오.
2. 언어 선택 프롬프트의 드롭 다운 메뉴에서 원하는 언어를 선택하고 확인을 누르십시오.
3. 시작 화면에서 다음을 누르십시오.
4. IBM 라이센스 승인 화면에서 라이센스 계약에 동의합니다를 누른 후 확인을 누르십시오.
5. 제품 디렉토리 화면을 사용하여 어댑터를 설치할 위치를 지정할 수 있습니다. 제품 디렉토리에는 어댑터 프레임워크의 호환 가능 버전이 설치되어 있어야 합니다. 필드는 CROSSWORLDS 환경 변수에 포함된 값을 기본값으로 하며, WebSphere InterChange Server 설치 프로그램 또는 어댑터 프레임워크용 WebSphere Business Integration Adapter 설치 프로그램에 의해 설정됩니다. 다른 디렉토리를 지정할 수도 있지만, 해당 디렉토리에 어댑터 프레임워크의 호환 가능 버전이 설치되어 있어야 합니다.

어댑터 프레임워크 설치에 관한 정보는 19 페이지의 『어댑터 프레임워크 설치』를 참조하십시오. WebSphere InterChange Server 설치에 관한 자세한 정보는 Windows 또는 Unix용 시스템 설치 안내서를 참조하십시오.

제품 디렉토리 화면에서 다음 작업 중 하나를 수행하십시오.

- 디렉토리 이름 필드에 어댑터 프레임워크를 설치할 디렉토리의 전체 경로를 입력한 후 다음을 누르십시오.
  - 찾아보기를 눌러서 디렉토리를 선택한 후 다음을 누르십시오.
  - 기본 경로를 승인한 후 다음을 누르십시오.
6. 요약 화면은 설치될 기능, 지정한 제품 디렉토리 및 필요한 디스크 공간의 크기를 나열합니다. 정보를 읽어 확인한 후 다음을 누르십시오.
  7. IBM WebSphere InterChange Server 화면에서 통합 브로커에 따라 다음 작업 중 하나를 수행하십시오.

- 통합 브로커가 WebSphere InterChange Server인 경우, 어댑터가 통신할 InterChange Server 인스턴스의 이름을 **IBM WebSphere InterChange Server** 이름 필드에 입력한 후 다음을 누르십시오.
  - WebSphere InterChange Server가 아닌 통합 브로커를 사용 중인 경우, 다음을 누르십시오.
- Windows 컴퓨터에 설치 중인 경우, 설치 프로그램이 프로그램 폴더 선택 화면을 표시합니다. 프로그램 그룹 필드에서 어댑터에 대한 바로가기를 작성하려는 프로그램 그룹의 이름을 입력하거나 또는 기본 프로그램 그룹을 승인한 후 다음을 누르십시오.
  - 설치 프로그램이 완료되면 완료를 누르십시오.

## 어댑터 자동 설치

어댑터 자동 설치를 수행하려면 다음을 수행하십시오.

- 표 10에 나열된 원하는 옵션을 사용하여, 18 페이지의 『설치 응답 파일 준비』에 설명된 대로 어댑터를 설치하기 위한 응답 파일을 준비하십시오.

표 10. 어댑터 자동 설치 옵션

옵션 이름	옵션 값
-W installLocation.active	<p>installLocation.value 옵션을 사용하여 설치 위치를 지정하려면 이 옵션을 true 값으로 설정해야 합니다.</p> <p>이 옵션에 대해 주석 표시를 하거나 false 이외의 값으로 설정할 경우, 자동 설치에 다음과 같은 영향이 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Windows에서 설치 중이고 설치 프로그램이 CROSSWORLDS 환경 변수를 감지할 경우, 제품은 환경 변수가 지정한 위치에 설치됩니다.</li> <li>UNIX에서 설치 중이고 설치 프로그램이 vpd.properties 파일에서 제품에 대한 항목을 발견할 경우, 제품은 파일이 지정한 위치에 설치됩니다.</li> <li>Windows에서 설치 중이고 설치 프로그램이 CROSSWORLDS 환경 변수를 감지하지 않았지만, 유효한 CROSSWORLDS.JAR 버전을 포함하는 20 페이지의 표 7에 지정된 기본 설치 위치에 lib 디렉토리가 있을 경우, 제품은 20 페이지의 표 7에 지정된 기본 위치에 설치됩니다.</li> <li>UNIX에서 설치 중이고 설치 프로그램이 vpd.properties 파일에서 제품에 대한 항목을 찾을 수 없지만, 유효한 CROSSWORLDS.JAR 버전을 포함하는 20 페이지의 표 7에 지정된 기본 설치 위치에 lib 디렉토리가 있을 경우, 제품은 20 페이지의 표 7에 지정된 기본 위치에 설치됩니다.</li> </ul>

표 10. 어댑터 자동 설치 옵션 (계속)

옵션 이름	옵션 값
-W installLocation.value	<p>WebSphere Business Integration Adapter 제품이 설치된 디렉토리 경로로 이 옵션을 설정하십시오.</p> <p>이 옵션에 대해 주석 표시를 하거나 <code>false</code> 이외의 값으로 설정할 경우, 자동 설치에 다음과 같은 영향이 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Windows에서 설치 중이고 설치 프로그램이 CROSSWORLDS 환경 변수를 감지할 경우, 제품은 환경 변수가 지정한 위치에 설치됩니다.</li> <li>UNIX에서 설치 중이고 설치 프로그램이 <code>vpd.properties</code> 파일에서 제품에 대한 항목을 발견할 경우, 제품은 파일이 지정한 위치에 설치됩니다.</li> <li>Windows에서 설치 중이고 설치 프로그램이 CROSSWORLDS 환경 변수를 감지하지 않았지만, 유효한 CROSSWORLDS.JAR 버전을 포함하는 20 페이지의 표 7에 지정된 기본 설치 위치에 lib 디렉토리가 있을 경우, 제품은 20 페이지의 표 7에 지정된 기본 위치에 설치됩니다.</li> <li>UNIX에서 설치 중이고 설치 프로그램이 <code>vpd.properties</code> 파일에서 제품에 대한 항목을 찾을 수 없지만, 유효한 CROSSWORLDS.JAR 버전을 포함하는 20 페이지의 표 7에 지정된 기본 설치 위치에 lib 디렉토리가 있을 경우, 제품은 20 페이지의 표 7에 지정된 기본 위치에 설치됩니다.</li> </ul>
-W inputServer.name	<p>설치된 어댑터가 통신할 InterChange Server 인스턴스의 이름으로 이 옵션을 설정하십시오. 이 이름은 대소문자를 구분하며, 정확하게 지정하지 않는 경우 어댑터가 서버와 통신할 수 없습니다.</p> <p>WebSphere InterChange Server와 통신할 어댑터를 설치 중인 경우 이 옵션의 주석 표시가 없고 적절한 값으로 설정되었는지 확인해야 합니다. WMQI 또는 WAS 브로커와 통신할 어댑터를 설치 중인 경우 이 옵션에 대해 주석 표시를 하십시오.</p>
-W inputShortcuts.folder	<p>WBIA 제품(예: IBM WebSphere Business Integration Adapter)에 대해 작성된 프로그램 그룹의 이름으로 이 옵션을 설정하십시오.</p> <p>이 옵션은 Windows 플랫폼에만 관련이 있습니다. UNIX에 설치하는 경우 이 옵션에 대해 주석 표시를 하십시오.</p>
-G replaceExistingResponse	<p>설치 프로그램이 복사 중인 파일과 이름이 같은 시스템의 모든 파일을 바꾸려면 이 옵션을 <code>yesToAll</code> 또는 <code>yes</code>로 설정하십시오.</p> <p>설치 프로그램이 복사 중인 파일과 이름이 같은 시스템의 파일을 바꾸지 않으려면 이 옵션을 <code>noToAll</code> 또는 <code>no</code>로 설정하십시오.</p>
-G replaceNewerResponses	<p>설치 프로그램이 복사 중인 파일보다 최신 파일인 시스템의 모든 파일을 바꾸려면 이 옵션을 <code>yesToAll</code> 또는 <code>yes</code>로 설정하십시오.</p> <p>설치 프로그램이 복사 중인 파일보다 최신 파일인 시스템의 파일을 바꾸지 않으려면 <code>noToAll</code> 또는 <code>no</code>로 설정하십시오.</p>

표 10. 어댑터 자동 설치 옵션 (계속)

옵션 이름	옵션 값
-G createDirectoryResponse	존재하지 않는 경우 옵션에서 지정한 제품 디렉토리를 작성하려면 이 옵션을 yes로 설정하십시오. 존재하지 않는 경우 제품 디렉토리를 작성하지 않으려면 이 옵션을 no로 설정하십시오. 설치에 필요한 지정 디렉토리가 없는 경우 이 옵션을 yes로 설정해야 합니다.
-G removeExistingResponse	이 옵션은 플랫폼 또는 브로커에 구애를 받지 않습니다. 이 옵션에 대해 주석 표시를 하십시오.
-G removeModifiedResponse	이 옵션은 플랫폼 또는 브로커에 구애를 받지 않습니다. 이 옵션에 대해 주석 표시를 하십시오.

- 27 페이지의 1단계에서 준비한 응답 파일을 사용하여, 19 페이지의 『자동 설치 실행』에 설명된 대로 자동 설치를 수행하십시오.

## Adapter Development Kit 설치

1 페이지의 제 1 장 『설치 프로세스 개요』의 절차 개요에 표시된 경우 Adapter Development Kit을 설치하려면 다음 섹션 중 하나의 지시사항을 수행하십시오.

- 『그래픽 설치 프로그램을 사용한 Adapter Development Kit 설치』
- 30 페이지의 『Adapter Development Kit 자동 설치』

### 그래픽 설치 프로그램을 사용한 Adapter Development Kit 설치

그래픽 설치 프로그램을 사용하여 Adapter Development Kit을 설치하려면 다음을 수행하십시오.

- 해당 Data Handler에 설명된 대로 설치 프로그램을 호출하십시오.
- 언어 선택 프롬프트의 드롭 다운 메뉴에서 원하는 언어를 선택하고 확인을 누르십시오.
- 시작 화면에서 다음을 누르십시오.
- IBM 라이센스 승인 화면에서 라이센스 계약에 동의합니다를 누른 후 확인을 누르십시오.
- 제품 디렉토리 화면을 사용하여 Adapter Development Kit을 설치할 위치를 지정할 수 있습니다. 제품 디렉토리에는 어댑터 프레임워크의 호환 가능 버전이 설치되어 있어야 합니다. 필드는 CROSSWORLDS 환경 변수에 포함된 값을 기본값으로 하며, WebSphere InterChange Server 설치 프로그램 또는 어댑터 프레임워크용 WebSphere Business Integration Adapter 설치 프로그램에 의해 설정됩니다. 다른 디렉토리를 지정할 수도 있지만, 해당 디렉토리에 어댑터 프레임워크의 호환 가능 버전이 설치되어 있어야 합니다.

어댑터 프레임워크 설치에 관한 정보는 19 페이지의 『어댑터 프레임워크 설치』를 참조하십시오. WebSphere InterChange Server 설치에 관한 자세한 정보는 Windows 또는 Unix용 시스템 설치 안내서를 참조하십시오.

제품 디렉토리 화면에서 다음 작업 중 하나를 수행하십시오.

- 디렉토리 이름 필드에 어댑터 프레임워크를 설치할 디렉토리의 전체 경로를 입력한 후 다음을 누르십시오.
  - 찾아보기를 눌러서 디렉토리를 선택한 후 다음을 누르십시오.
  - 기본 경로를 승인한 후 다음을 누르십시오.
6. 요약 화면은 설치될 기능, 지정한 제품 디렉토리 및 필요한 디스크 공간의 크기를 나열합니다. 정보를 읽어 확인한 후 다음을 누르십시오.
  7. 설치 프로그램이 완료되면 완료를 누르십시오.

## Adapter Development Kit 자동 설치

Adapter Development Kit을 자동 설치하려면 다음을 수행하십시오.

1. 표 11에 나열된 원하는 옵션을 사용하여, 18 페이지의 『설치 응답 파일 준비』에 설명된 대로 Adapter Development Kit을 설치하기 위한 응답 파일을 준비하십시오.

표 11. Adapter Development Kit 자동 설치 옵션

옵션 이름	옵션 값
-W installLocation.active	installLocation.value 옵션을 사용하여 설치 위치를 지정하려면 이 옵션을 true 값으로 설정해야 합니다.  이 옵션에 대해 주석 표시를 하거나 false 이외의 값으로 설정할 경우, 자동 설치에 다음과 같은 영향이 있습니다. <ul style="list-style-type: none"><li>• Windows에서 설치 중이고 설치 프로그램이 CROSSWORLDS 환경 변수를 감지할 경우, 제품은 환경 변수가 지정한 위치에 설치됩니다.</li><li>• UNIX에서 설치 중이고 설치 프로그램이 vpd.properties 파일에서 제품에 대한 항목을 발견할 경우, 제품은 파일이 지정한 위치에 설치됩니다.</li><li>• Windows에서 설치 중이고 설치 프로그램이 CROSSWORLDS 환경 변수를 감지하지 않았지만, 유효한 CROSSWORLDS.JAR 버전을 포함하는 20 페이지의 표 7에 지정된 기본 설치 위치에 lib 디렉토리가 있을 경우, 제품은 20 페이지의 표 7에 지정된 기본 위치에 설치됩니다.</li><li>• UNIX에서 설치 중이고 설치 프로그램이 vpd.properties 파일에서 제품에 대한 항목을 찾을 수 없지만, 유효한 CROSSWORLDS.JAR 버전을 포함하는 20 페이지의 표 7에 지정된 기본 설치 위치에 lib 디렉토리가 있을 경우, 제품은 20 페이지의 표 7에 지정된 기본 위치에 설치됩니다.</li></ul>

표 11. Adapter Development Kit 자동 설치 옵션 (계속)

옵션 이름	옵션 값
-W installLocation.value	<p>WebSphere Business Integration Adapter 제품이 설치된 디렉토리 경로로 이 옵션을 설정하십시오.</p> <p>이 옵션에 대해 주석 표시를 하거나 <code>false</code> 이외의 값으로 설정할 경우, 자동 설치에 다음과 같은 영향이 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Windows에서 설치 중이고 설치 프로그램이 CROSSWORLDS 환경 변수를 감지할 경우, 제품은 환경 변수가 지정한 위치에 설치됩니다.</li> <li>UNIX에서 설치 중이고 설치 프로그램이 vpd.properties 파일에서 제품에 대한 항목을 발견할 경우, 제품은 파일이 지정한 위치에 설치됩니다.</li> <li>Windows에서 설치 중이고 설치 프로그램이 CROSSWORLDS 환경 변수를 감지하지 않았지만, 유효한 CROSSWORLDS.JAR 버전을 포함하는 20 페이지의 표 7에 지정된 기본 설치 위치에 lib 디렉토리가 있을 경우, 제품은 20 페이지의 표 7에 지정된 기본 위치에 설치됩니다.</li> <li>UNIX에서 설치 중이고 설치 프로그램이 vpd.properties 파일에서 제품에 대한 항목을 찾을 수 없지만, 유효한 CROSSWORLDS.JAR 버전을 포함하는 20 페이지의 표 7에 지정된 기본 설치 위치에 lib 디렉토리가 있을 경우, 제품은 20 페이지의 표 7에 지정된 기본 위치에 설치됩니다.</li> </ul>
-G replaceExistingResponse	<p>설치 프로그램이 복사 중인 파일과 이름이 같은 시스템의 모든 파일을 바꾸려면 이 옵션을 <code>yesToAll</code> 또는 <code>yes</code>로 설정하십시오.</p> <p>설치 프로그램이 복사 중인 파일과 이름이 같은 시스템의 파일을 바꾸지 않으려면 이 옵션을 <code>noToAll</code> 또는 <code>no</code>로 설정하십시오.</p>
-G replaceNewerResponses	<p>설치 프로그램이 복사 중인 파일보다 최신 파일인 시스템의 모든 파일을 바꾸려면 이 옵션을 <code>yesToAll</code> 또는 <code>yes</code>로 설정하십시오.</p> <p>설치 프로그램이 복사 중인 파일보다 최신 파일인 시스템의 파일을 바꾸지 않으려면 <code>noToAll</code> 또는 <code>no</code>로 설정하십시오.</p>
-G createDirectoryResponse	<p>존재하지 않는 경우 옵션에서 지정한 제품 디렉토리를 작성하면 이 옵션을 <code>yes</code>로 설정하십시오.</p> <p>존재하지 않는 경우 제품 디렉토리를 작성하지 않으려면 이 옵션을 <code>no</code>로 설정하십시오.</p> <p>설치에 필요한 지정 디렉토리가 없는 경우 이 옵션을 <code>yes</code>로 설정해야 합니다.</p>
-G removeExistingResponse	이 옵션은 플랫폼 또는 브로커에 구애를 받지 않습니다. 이 옵션에 대해 주석 표시를 하십시오.
-G removeModifiedResponse	이 옵션은 플랫폼 또는 브로커에 구애를 받지 않습니다. 이 옵션에 대해 주석 표시를 하십시오.

- 30 페이지의 1단계에서 준비한 응답 파일을 사용하여, 19 페이지의 『자동 설치 실행』에서 설명한 대로 자동 설치를 수행하십시오.

---

## Windows 서비스로 어댑터 구성

원격으로 관리하고, 컴퓨터가 시작될 때 자동으로 시작되며, 치명적인 오류가 발생한 경우 자동으로 다시 시작될 수 있도록 어댑터를 Windows 서비스로 실행되도록 구성할 수 있습니다.

어댑터를 Windows 서비스로 구성하려면 다음을 수행하십시오.

- 커넥터를 시작하는 데 사용되는 일괄처리 파일의 사본을 작성하고 메모장과 같은 텍스트 편집기에서 사본을 연 후, 다음을 수행하십시오.
  - “찾기 및 바꾸기” 기능을 사용하여 %CONNAME%Connector 문자열을 실제 커넥터의 이름으로 바꾸십시오(예: **JDBCConnector**).
  - InterChange Server가 브로커인 경우 “찾기 및 바꾸기” 기능을 사용하여 %SERVER% 문자열을 커넥터가 통신할 InterChange Server 인스턴스의 실제 이름으로 바꾸십시오.

InterChange Server 이외의 브로커를 사용 중인 경우, **WMQI** 또는 **WAS**와 같은 위치 표시기 값을 지정하십시오.

- 파일을 저장한 후 닫으십시오.

**주:** 일부 커넥터는 공통 일괄처리 파일을 공유하므로 서비스로 구성할 때 커넥터를 시작하는 일괄처리 파일의 사본을 사용하는 것이 특히 중요합니다. 복수의 커넥터가 공유하는 일괄처리 파일에 편집을 수행할 경우 더 이상 작동하지 않습니다.

- 어댑터를 Windows 서비스로 구성하려면 명령행에서 다음 명령을 실행하십시오.

```
ProductDir\bin\cbservice -xi -mode=ServiceStartupType -tCONNECTOR  
-cConnectorBatchFile -sConnectorName -iInterChangeServerName -tThreadMode
```

여기서,

- ProductDir*은 제품 디렉토리입니다.
- ServiceStartupType*은 서비스를 자동으로 시작하려는 경우 자동으로 설정되거나 또는 서비스를 수동으로 시작하려는 경우 수동으로 설정됩니다.
- ConnectorBatchFile*은 커넥터를 시작하는 일괄처리 파일의 경로 및 이름으로 설정됩니다(예: **C:\IBM\WebSphereAdapters\connectors\JDBC\start\_service\_JDBC.bat**).
- ConnectorName*은 커넥터의 이름으로 설정됩니다(예: **JDBCConnector**).

- *InterChangeServerName*은 InterChange Server가 브로커인 경우 커넥터가 통신 할 InterChange Server 인스턴스의 이름입니다.

InterChange Server 이외의 브로커를 사용 중인 경우, **WMQI** 또는 **WAS**와 같은 위치 표시기 값을 지정하십시오.

- *ThreadMode*는 **MULTI\_THREADED** 또는 **SINGLE\_THREADED**로 설정 됩니다.

이 명령은 CWIInterchange *ConnectorName*이라는 Windows 서비스를 작성하며 여기서, *ConnectorName*은 명령 실행 시 *ConnectorName* 매개변수에 지정한 값입니다.

## WBIA 디렉토리, 파일 및 환경 변수

설치 프로그램은 설치 프로그램을 실행하는 중에 사용자가 선택한 선택사항에 따라서 많은 디렉토리, 파일 및 환경 변수를 작성합니다.

### WBIA 디렉토리 및 파일

설치를 완료하면 파일 시스템 및 그 내용을 볼 수 있습니다. 표 12에는 알고 있어야 할 몇 가지 디렉토리가 나열되어 있습니다. 작성되는 폴더 및 파일은 설치 중 선택한 사항과 운영 체제에 따라 다릅니다.

표 12. WebSphere Business Integration Adapter 디렉토리

디렉토리 이름	내용
_jvm	이 디렉토리에는 Java Runtime 파일이 포함되어 있습니다. 주: 이전 WBIA 버전에서 업그레이드하는 경우, 기존 디렉토리 이름은 해당 릴리스에 그대로 남아 있습니다.
_uninst_AdapterDevKit	이 디렉토리에는 Adapter Development Kit을 설치 제거하는 데 필요한 파일이 포함되어 있습니다.
_uninst_AdapterFramework	WebSphere Business Integration Adapter 제품 설치 제거에 관한 자세한 정보는 37 페이지의 제 4 장 『WebSphere Business Integration Adapter 제품 설치 제거』를 참조하십시오. 주: 이전 WBIA 버전에서 업그레이드하는 경우, 기존 디렉토리 이름은 해당 릴리스에 그대로 남아 있습니다.

표 12. WebSphere Business Integration Adapter 디렉토리 (계속)

디렉토리 이름	내용
_uninst_adapter	<p>이 디렉토리에는 어댑터를 설치 제거하는 데 필요한 파일이 포함되어 있습니다. 예를 들어, _uninst_JDBC 디렉토리는 JDBC용 WebSphere Business Integration Adapter를 설치 제거하는 데 필요한 파일을 포함합니다.</p> <p>WebSphere Business Integration Adapter 제품 설치 제거에 관한 자세한 정보는 37 페이지의 제 4 장『WebSphere Business Integration Adapter 제품 설치 제거』를 참조하십시오.</p> <p>주: 이전 WBIA 버전에서 업그레이드하는 경우, 기존 디렉토리 이름은 해당 릴리스에 그대로 남아 있습니다.</p>
_uninst_datahandler	<p>이 디렉토리에는 Data Handler를 설치 제거하는 데 필요한 파일이 포함되어 있습니다. 예를 들어, _uninst_xmldh 디렉토리는 XML Data Handler를 설치 제거하는 데 필요한 파일을 포함합니다.</p> <p>WebSphere Business Integration Adapter 제품 설치 제거에 관한 자세한 정보는 37 페이지의 제 4 장『WebSphere Business Integration Adapter 제품 설치 제거』를 참조하십시오.</p> <p>주: 이전 WBIA 버전에서 업그레이드하는 경우, 기존 디렉토리 이름은 해당 릴리스에 그대로 남아 있습니다.</p>
_uninst_Zip	이 디렉토리에는 설치된 도구 플러그인에 관한 로그 파일이 포함되어 있습니다.
bin	이 디렉토리에는 비즈니스 통합 어댑터가 사용하는 셀 스크립트 및 실행 파일이 포함되어 있습니다.
connectors	이 디렉토리에는 시스템의 각 어댑터에 대한 특정 파일이 포함되어 있습니다. 또한 어댑터가 지원하는 응용프로그램에 설치해야 하는 어댑터 특정 파일이 포함되어 있습니다.
DataHandlers	이 디렉토리에는 Data Handler의 .jar 파일이 포함되어 있습니다.
DevelopmentKits	이 디렉토리에는 커넥터를 개발하는 데 필요한 파일이 포함되어 있습니다.
docs	이 디렉토리에는 JRE(Java Runtime Environment)에 대한 라이센스 파일이 포함되어 있습니다.
installLogs	이 디렉토리에는 WebSphere Business Integration Adapter 제품 설치에 관한 로그 파일이 포함되어 있습니다.
jre	이 디렉토리에는 JRE(Java Runtime Environment)가 포함되어 있습니다.
lib	이 디렉토리에는 공유 라이브러리 및 시스템의 .jar 파일이 포함되어 있습니다.
license_AdapterDevKit	이 디렉토리에는 Adapter Development Kit에 대한 라이센스 파일이 포함되어 있습니다.
license_AdapterFramework	이 디렉토리에는 어댑터 프레임워크에 대한 라이센스 파일이 포함되어 있습니다.
license_datahandler	이 디렉토리에는 Data Handler에 대한 라이센스 파일이 포함되어 있습니다. 예를 들어, _license_xmldh 디렉토리는 XML Data Handler에 대한 라이센스 파일을 포함합니다.

표 12. WebSphere Business Integration Adapter 디렉토리 (계속)

디렉토리 이름	내용
license_adapter	이 디렉토리에는 어댑터에 대한 라이센스 파일이 포함되어 있습니다. 예를 들어, _license_JDBC 디렉토리는 JDBC용 WebSphere Business Integration Adapter에 대한 라이센스 파일을 포함합니다.
logs	이 디렉토리에는 로그 및 추적 파일이 포함되어 있습니다.
messages	이 디렉토리에는 커넥터가 로그 및 추적 메시지를 생성하기 위해 사용하는 메시지 텍스트 파일이 포함되어 있습니다.
ODA	이 디렉토리에는 각 Object Discovery Agent의 .jar 및 .bat 파일이 포함되어 있습니다.
repository	이 디렉토리에는 커넥터 정의 파일이 포함되어 있습니다.
templates	이 디렉토리에는 WebSphere MQ 대기열을 작성하고 지우는 샘플 스크립트 파일이 포함되어 있습니다.
	통합 브로커가 지원되는 메시지 브로커 중 하나이거나 또는 WebSphere Application Server일 경우, 해당 스크립트 사용에 관한 자세한 정보는 <a href="#">브로커 구현 안내서</a> 를 참조하십시오.
	통합 브로커가 WebSphere InterChange Server인 경우, 해당 플랫폼에서의 InterChange Server 설치 안내서를 참조하십시오.
Tools	이 디렉토리에는 WSWB203 디렉토리가 있으며, WSWB203 디렉토리에는 다시 WebSphere Studio Workbench 설치 파일(설치할 것을 선택한 경우)이 포함되어 있습니다.

## 환경 변수

지원되는 메시지 브로커 중 하나 또는 WebSphere Application Server를 브로커로 선택한 경우, 설치 프로그램은 표 13에 설명된 조치를 취하여 컴퓨터에 환경 변수를 작성 및 간접합니다. WebSphere InterChange Server를 통합 브로커로 선택한 경우, 브로커 설치 시 이 브로커에 필요한 환경 변수가 작성되므로 이러한 조치는 수행되지 않습니다.

표 13. 설치 프로그램이 환경 변수에 대해 수행하는 조치

환경 변수 이름	설치 프로그램 조치
CROSSWORLDS	설치 프로그램을 사용할 때 지정한 대로, WebSphere Business Integration Adapter 제품 디렉토리를 참조하면서 이 환경 변수를 작성합니다.
MQ_LIB	설치 프로그램을 사용할 때 지정한 대로, WebSphere MQ 설치 내에서 Java\lib 디렉토리 경로를 포함하면서 이 환경 변수를 작성합니다.
PATH	다음 항목을 추가합니다.  <code>ProductDir\jre\bin\classic;</code> <code>ProductDir\bin;</code> <code>ProductDir\bin\connectors;</code>

표 13. 설치 프로그램이 환경 변수에 대해 수행하는 조치 (계속)

환경 변수 이름	설치 프로그램 조치
SM_PATH	도구 플러그인이 설치된 WebSphere Studio Application Developer Integration Edition 또는 WebSphere Studio Workbench 설치에 대한 경로를 포함하려면 이 환경 변수를 작성합니다.

---

## 제 4 장 WebSphere Business Integration Adapter 제품 설치 제거

이 장에서는 WebSphere Business Integration Adapter 제품을 설치하는 방법에 대해 설명합니다.

이 장은 다음 섹션으로 구성됩니다.

- 『그래픽 설치 제거 프로그램을 사용한 WebSphere Business Integration Adapter 설치 제거』
- 39 페이지의 『자동 설치 제거 수행』

**주:** 어댑터 프레임워크를 어댑터, Data Handler 또는 Adapter Development Kit과 같은 기타 구성요소와 함께 설치 제거해야 할 경우, 어댑터 프레임워크를 제거하면 다른 제품을 설치 제거하는 데 필요한 Java 프로그램이 또한 제거되므로 어댑터 프레임워크를 마지막으로 제거해야 합니다.

---

### 그래픽 설치 제거 프로그램을 사용한 WebSphere Business Integration Adapter 설치 제거

그래픽 설치 제거 프로그램을 사용하여 WebSphere Business Integration Adapter를 설치 제거하려면 다음을 수행하십시오.

- 『그래픽 설치 제거 프로그램 호출』에 설명된 대로 그래픽 설치 제거 프로그램을 시작하십시오.
- 38 페이지의 『그래픽 설치 제거 프로그램 사용』에 설명된 대로 설치 제거 마법사를 통해 선택사항을 수행하십시오.

#### 그래픽 설치 제거 프로그램 호출

대부분의 WebSphere Business Integration Adapter 구성요소를 설치 제거하려면, 『명령행에서 그래픽 설치 제거 프로그램 호출』에 설명된 대로 명령행을 사용해야 합니다.

어댑터 프레임워크를 설치 제거할 경우, 38 페이지의 『어댑터 프레임워크에 대한 그래픽 설치 제거 프로그램 호출』의 지시사항을 대신 수행할 수 있습니다.

#### 명령행에서 그래픽 설치 제거 프로그램 호출

WebSphere Business Integration Adapter 구성요소의 그래픽 설치 제거 프로그램을 실행하려면, 명령행에서 다음과 같은 명령을 실행하십시오.

*ProductDir\jvm\jre\bin\java -jar ProductDir\UninstallDirectory\uninstall.jar*

여기서,

- *ProductDir*은 제품 디렉토리입니다.
- *UninstallDirectory*는 설치 제거하려는 구성요소의 설치 제거 파일을 포함하는 디렉토리입니다. 예를 들어, *\_uninst\_JDBC* 디렉토리는 JDBC용 WebSphere Business Integration Adapter에 대한 설치 제거 파일을 포함합니다.

WebSphere Business Integration Adapter의 디렉토리 구조에 관한 자세한 정보는 33 페이지의 『WBIA 디렉토리 및 파일』을 참조하십시오.

### 어댑터 프레임워크에 대한 그래픽 설치 제거 프로그램 호출

어댑터 프레임워크의 그래픽 설치 제거 프로그램을 호출하려면 운영 체제에 따라 다음 세션 중 하나의 지시사항을 수행하십시오.

- 『Windows 환경에서 설치 제거 프로그램 호출』
- 『UNIX 환경에서 설치 제거 프로그램 호출』

**Windows 환경에서 설치 제거 프로그램 호출:** *ProductDir/\_uninst\_AdapterFramework* 디렉토리로 이동한 후 *uninstaller.exe*를 실행하십시오.

**UNIX 환경에서 설치 제거 프로그램 호출:** *ProductDir/\_uninst\_AdapterFramework* 디렉토리로 이동한 후 WBIA 설치 제거 프로그램, *uninstaller.bin*을 실행하십시오.

Common Desktop Environment를 실행하고 UNIX 컴퓨터에서 직접 작업하는 경우, *uninstaller.bin* 파일을 두 번 누르십시오.

X 에뮬레이션 소프트웨어를 사용하여 Windows 컴퓨터에서 UNIX 컴퓨터에 연결하는 경우, 다음 예와 같이 명령행에서 *uninstaller.bin* 파일을 실행하십시오.

```
# ./uninstaller.bin
```

### 그래픽 설치 제거 프로그램 사용

WebSphere Business Integration Adapter 구성요소를 설치 제거하려면 다음을 수행하십시오.

1. 언어 선택 프롬프트의 드롭 다운 메뉴에서 원하는 언어를 선택하고 확인을 누르십시오.
2. “시작” 화면에서 다음을 누르십시오.
3. “요약” 화면은 설치 제거할 구성요소 및 제거할 제품 디렉토리를 나열합니다. 정보를 읽어 확인한 후 다음을 누르십시오.
4. 설치 제거 프로그램이 성공적으로 완료되면, 완료를 누르십시오.

---

## 자동 설치 제거 수행

WebSphere Business Integration Adapter 구성요소의 자동 설치 제거를 수행하려면, 명령행에서 다음 명령을 실행하십시오.

```
ProductDir\jvm\jre\bin\java -jar ProductDir\UninstallDirectory\uninstall.jar  
-silent
```

여기서,

- *ProductDir*은 제품 디렉토리입니다.
- *UninstallDirectory*는 설치 제거하려는 구성요소의 설치 제거 파일을 포함하는 디렉토리입니다. 예를 들어, *\_uninst\_JDBC* 디렉토리는 JDBC용 WebSphere Business Integration Adapter에 대한 설치 제거 파일을 포함합니다.

WebSphere Business Integration Adapter의 디렉토리 구조에 관한 자세한 정보는 33 페이지의 『WBIA 디렉토리 및 파일』을 참조하십시오.



---

## 제 5 장 네트워크를 통한 커넥터 에이전트 분배

이 장은 다음과 같은 섹션으로 구성됩니다.

- 『설치할 구성요소』
- 42 페이지의 『설치 작업』
- 48 페이지의 『보안』

부록에서는 어댑터를 설치하여 인터넷에서 MQ 상호 통신을 통해 비즈니스 데이터를 교환하는 방법을 설명합니다.

이 환경에서는 원격 에이전트 기술이라고 하는 허브 및 스포크 기능을 구현합니다(허브 사이트에는 완전한 브로커 시스템이 있지만, 스포크 사이트에는 커넥터 에이전트를 설치해야 함).

이 기능을 일반적으로 데이터 교환이 인터넷을 통해 이루어지며 방화벽을 통과해야 할 때 사용됩니다. 그러나 방화벽이 없는 상황에서도 사용할 수 있습니다.

---

### 설치할 구성요소

이 섹션은 원격 에이전트에 대한 운영 체제 및 소프트웨어 요구사항을 설명합니다.

#### 운영 체제 요구사항

원격 에이전트 기술은 Windows 2000 및 Sun Solaris 7.0과 8.0에서 지원됩니다. 허브 및 스포크 사이트에서 서로 다른 운영 체제를 실행할 수 있습니다.

대부분의 커넥터는 Windows 2000 또는 Solaris에서 실행되지만, 일부는 특정 운영 체제에서만 실행될 수 있습니다. 운영 체제 제한이 있는지 판별하려면 어댑터에 대한 안내서를 참조하십시오.

이 안내서에서는 사용자의 사이트가 허브 사이트이며 브로커가 Windows 2000에 설치되었다고 가정합니다.

#### 허브 사이트에 대한 필수 소프트웨어

허브 사이트에는 다음과 같은 구성요소를 설치해야 합니다.

- 지원되는 통합 브로커
- 통합 브로커가 InterChange Server일 경우, 저장소에 커넥터에 대한 정의를 전개해야 합니다.
- 지원되는 WebSphere MQ 서버 버전

- WebSphere MQ IPT(Internet Pass-Thru)(HTTP/HTTPS가 구성된 전송일 경우 필수)

지원되는 소프트웨어 버전에 관한 정보는 10 페이지의『소프트웨어 요구사항』을 참조하십시오.

## **스포크 사이트에 대한 필수 소프트웨어**

스포크 사이트에는 다음과 같은 구성요소를 설치해야 합니다.

- 데이터 교환에 참여하는 어댑터 및 전제조건 WebSphere Business Integration Adapter 제품
- 지원되는 WebSphere MQ 서버 버전
- WebSphere MQ IPT(Internet Pass-Thru)(HTTP/HTTPS가 구성된 전송일 경우 필수)

지원되는 소프트웨어 버전에 관한 정보는 10 페이지의『소프트웨어 요구사항』을 참조하십시오.

---

## **설치 작업**

MQ 상호 통신을 구현하려면 다음과 같은 설치 작업을 수행해야 합니다.

- 『설치 계획』
- 43 페이지의『원격 에이전트 구성』
- 47 페이지의『응용프로그램의 커넥터와의 상호 작용 사용 가능』
- 47 페이지의『원격 에이전트 구성요소 시작』

## **설치 계획**

원격 에이전트를 설치 및 구성하려면, 먼저 다음을 포함한 여러 가지 계획 고려사항을 해결해야 합니다.

- 스포크 사이트에서 구성을 설정할 담당자

허브 사이트의 구현자는 일반적으로 전반적인 프로세스를 계획할 1차적인 책임이 있으므로, 이 부록에서는 허브 및 스포크 사이트에 대한 필수 설치 작업에 대해 설명합니다.

- 허브 사이트 및 스포크 사이트의 보안 요구사항

사용자의 보안 요구사항은 교역 파트너와 다를 수 있으며, 교역 파트너 간에도 서로 다른 요구사항이 있을 수 있습니다. 보안 레벨을 정의하는 구성 등록 정보 설정 시 수행할 수 있는 몇 가지 선택사항에 대해서는 48 페이지의『보안』의 내용을 참조하십시오.

- 허브 및 스포크 사이트 간에 조정해야 하는 구성 등록 정보

특정 구성 등록 정보, 포트 번호 및 일부 보안 설정을 허브 및 스포크 사이트 간에 조정해야 합니다.

## 원격 에이전트 구성

인터넷을 통해 통신할 수 있도록 Native WebSphere MQ 또는 HTTP/HTTPS 프로토콜에 사용할 원격 에이전트를 구성할 수 있습니다. Native WebSphere MQ 옵션은 제품에 제공된 소프트웨어만을 사용하여 구성합니다. HTTP 옵션에는 WebSphere MQ IPU가 필요하지만, 제공되지 않으면 별도로 구입해야 합니다. 이 섹션은 두 가지 구성 을 모두 설명합니다.

주: JMS는 두 가지 구성 모두에 대하여 유일하게 지원되는 전송입니다.

### Native WebSphere MQ

이 구성 옵션은 WebSphere MQ 프로토콜을 SSL(Security Socket Layer)과 함께 사용하여 인터넷을 통한 보안 통신을 보장합니다. 해당 구성은 보다 나은 성능을 제공하지만, WebSphere MQ가 방화벽을 통과하려면 방화벽에 포트가 열려 있어야 합니다. 44 페이지의 그림 2에서는 이러한 구성을 설명합니다.

브로커와 어댑터 간의 양방향 통신을 위해서는 WebSphere MQ 채널을 구성해야 합니다. 각 방향에 대하여 하나씩 두 개의 채널이 필요합니다.

주: 다음의 단계는 MQ1 및 MQ2가 포트 1414를 청취 중이라고 가정합니다.

#### Native WebSphere MQ에 대한 채널 구성:

1. 채널 1(MQ1은 송신측이고 MQ2는 수신측임):
  - a. MQ1에 CHANNEL1 송신측 채널을 작성하십시오.
  - b. MQ2에 CHANNEL1 수신측 채널을 작성하십시오.
2. 채널 2(MQ2는 송신측이고 MQ1은 수신측임):
  - a. MQ2에 CHANNEL2 송신측 채널을 작성하십시오.
  - b. MQ1에 CHANNEL2 수신측 채널을 작성하십시오.
3. 1414 포트의 트래픽을 MQ1로 전달하도록 방화벽 1을 구성하고 1414 포트의 트래픽을 MQ2로 전달하도록 방화벽 2를 구성하십시오.

주: MQ1 및 MQ2가 포트 1414를 청취 중이며 방화벽이 포트를 기반으로 네트워크 트래픽 전달을 허용한다고 가정합니다. 실제 구성은 사용 중인 방화벽의 유형에 따라 달라질 수도 있습니다.

4. 송신측 채널 1의 IpAddress를 방화벽 2의 연결 이름으로 설정하십시오.
5. 송신측 채널 2의 IpAddress를 방화벽 1의 연결 이름으로 설정하십시오.

#### Native WebSphere MQ에 대한 대기열 구성:

1. MQ1(Q1은 허브 사이트에서 스포크 사이트로의 통신에 사용됨):

- a. Q1을 원격 대기열로, Q2를 로컬 대기열로 설정하십시오.
  - b. MQ2를 Q1의 원격 대기열 관리자로 설정하십시오.
2. MQ2(Q2는 스포크 사이트에서 허브 사이트로의 통신에 사용됨):
- a. Q2를 원격 대기열로, Q1을 로컬 대기열로 설정하십시오.
  - b. MQ1을 Q2의 원격 대기열 관리자로 설정하십시오.
3. 각각의 대기열 관리자에서 전송 대기열을 설정하십시오.
4. 각각의 대기열 관리자에서 데드 테터 대기열을 설정하십시오.
5. 결합 대기열이 각 대기열 관리자의 로컬 대기열인지 확인하십시오.
- 대기열 관리자를 구성하려면 *ProductDir\mqseries*에 위치한 *RemoteAgentSample.mqsc* 및 *RemoteServerSample.mqsc* 샘플 스크립트를 참조하십시오.




그림 2. Native WebSphere MQ 구성

## HTTP/HTTPS

이 구성 옵션은 WebSphere MQ IPT를 사용하여 인터넷에서 HTTP로 정보를 전달합니다. 47 페이지의 그림 3에서는 이러한 구성을 설명합니다.

포트, IP 주소 및 SSL 세부사항을 지정하려면 라우트를 정의해야 합니다. 허브 및 스포크 사이트 간의 양방향 통신을 위해 두 개의 라우트를 구성해야 합니다. 각 방향에 대하여 하나씩 각 사이트에서 두 개의 라우트가 필요합니다.

허브 및 스포크 사이트 간의 양방향 통신을 위해 채널을 구성해야 합니다. 각 방향에 대하여 하나씩 두 개의 채널이 필요합니다.

**주:** 다음의 단계는 MQ1 및 MQ2가 포트 1414를 청취 중이라고 가정합니다.

### HTTP/HTTPS에 대한 채널 구성:

1. 채널 1(MQ1은 송신측이고 MQ2는 수신측임):

- a. MQ1에 CHANNEL1 송신측 채널을 작성하십시오.
  - b. MQ2에 CHANNEL1 수신측 채널을 작성하십시오.
2. 채널 2(MQ2는 송신측이고 MQ1은 수신측임):
- a. MQ2에 CHANNEL2 송신측 채널을 작성하십시오.
  - b. MQ1에 CHANNEL2 수신측 채널을 작성하십시오.
3. CHANNEL1의 ConnectionName을 MQIPT1의 IpAddress 및 ListenerPort로 설정하십시오.
4. CHANNEL2의 ConnectionName을 MQIPT2의 IpAddress 및 ListenerPort로 설정하십시오.
5. ListenerPort의 모든 트래픽을 MQIPT1로 전달하도록 방화벽 1을 설정하십시오.
6. ListenerPort의 모든 트래픽을 MQIPT2로 전달하도록 방화벽 2를 설정하십시오.

### **HTTP/HTTPS에 대한 대기열 구성:**

1. MQ1(Q1은 허브 사이트에서 스포크 사이트로의 통신에 사용됨):
  - a. Q1을 원격 대기열로, Q2를 로컬 대기열로 설정하십시오.
  - b. MQ2를 Q1의 원격 대기열 관리자로 설정하십시오.
2. MQ2(Q2는 스포크 사이트에서 허브 사이트로의 통신에 사용됨):
  - a. Q2를 원격 대기열로, Q1을 로컬 대기열로 설정하십시오.
  - b. MQ1을 Q2의 원격 대기열 관리자로 설정하십시오.
3. 각각의 대기열 관리자에서 전송 대기열을 설정하십시오.
4. 각각의 대기열 관리자에서 데드 레터 대기열을 설정하십시오.
5. 결합 대기열이 각 대기열 관리자의 로컬 대기열인지 확인하십시오.

대기열 관리자를 구성하려면 *ProductDir\mqseries*에 위치한 *RemoteAgentSample.mqsc* 및 *RemoteServerSample.mqsc* 샘플 스크립트를 참조하십시오.

### **MQIPT1에 대한 라우트 구성:**

- Route1 -- 다음과 같은 매개변수를 설정하십시오.
  - ListenerPort = MQIPT1이 대기열 관리자 MQ1에서 메시지를 청취하는 포트
  - Destination = MQIPT2의 도메인 이름 또는 IP 주소
  - DestinationPort = MQIPT2가 청취 중인 포트
  - HTTP = true
  - HTTPS = true
  - HTTPProxy = 방화벽 2의 IpAddress(또는 DMZ에 존재하는 경우 프록시 서버)
  - SSLClient = true
  - SSLClientKeyRing = MQIPT1 인증서를 포함하는 파일에 대한 경로

- SSLClientKeyRingPW = ClientKeyRing 파일의 암호를 포함하는 파일에 대한 경로
- SSLClientCAKeyRing = 신뢰할 수 있는 CA 인증서를 포함하는 파일에 대한 경로
- SSLClientCAKeyRingPW = CAKeyRing 파일의 암호를 포함하는 파일에 대한 경로
- Route2 -- 다음과 같은 매개변수를 설정하십시오.
  - ListenerPort = MQIPT1이 MQIPT2에서 메시지를 청취하는 포트
  - Destination = 대기열 관리자 MQ1의 도메인 이름 또는 IP 주소
  - DestinationPort = MQ1이 청취 중인 포트
  - SSLServer = true
  - SSLServerKeyRing = MQIPT1 인증서를 포함하는 파일에 대한 경로
  - SSLServerKeyRingPW = ServerKeyRing 파일의 암호를 포함하는 파일에 대한 경로
  - SSLServerCAKeyRing = 신뢰할 수 있는 CA 인증서를 포함하는 파일에 대한 경로
  - SSLServerCAKeyRingPW = CAKeyRing 파일의 암호를 포함하는 파일에 대한 경로

#### **MQIPT2에 대한 라우트 구성:**

- Route1 -- 다음과 같은 매개변수를 설정하십시오.
  - ListenerPort = MQIPT2가 MQIPT1을 청취 중인 포트
  - Destination = 대기열 관리자 MQ2의 도메인 이름 또는 IP 주소
  - DestinationPort = MQ2가 청취 중인 포트
  - SSLServer = true
  - SSLServerKeyRing = MQIPT2 인증서를 포함하는 파일에 대한 경로
  - SSLServerKeyRingPW = ServerKeyRing 파일의 암호를 포함하는 파일에 대한 경로
  - SSLServerCAKeyRing = 신뢰할 수 있는 CA 인증서를 포함하는 파일에 대한 경로
  - SSLServerCAKeyRingPW = CAKeyRing 파일의 암호를 포함하는 파일에 대한 경로
- Route2 -- 다음과 같은 매개변수를 설정하십시오.
  - ListenerPort = MQIPT2가 MQ2의 메시지를 청취하는 포트
  - Destination = MQIPT1의 도메인 이름 또는 IP 주소
  - DestinationPort = MQIPT1이 청취 중인 포트

- HTTP = true
- HTTPS = true
- HTTPProxy = 방화벽 1의 IpAddress(또는 DMZ에 존재하는 경우 프록시 서버)
- SSLClient = true
- SSLClientKeyRing = MQIPT2 인증서를 포함하는 파일에 대한 경로
- SSLClientKeyRingPW = ClientKeyRing 파일의 암호를 포함하는 파일에 대한 경로
- SSLClientCAKeyRing = 신뢰할 수 있는 CA 인증서를 포함하는 파일에 대한 경로
- SSLClientCAKeyRingPW = CAKeyRing 파일의 암호를 포함하는 파일에 대한 경로

구성 2: HTTP/HTTPS




그림 3. HTTP/HTTPS 구성

## 응용프로그램의 커넥터와의 상호 작용 사용 가능

커넥터가 이러한 특정 통신 모델과 필요한 작업을 수행하려면 일부 응용프로그램에서 구성 작업을 수행해야 할 수도 있습니다. 해당 구성 작업이 필요한지 판별하려면 어댑터에 대한 안내서를 참조하십시오.

## 원격 에이전트 구성요소 시작

원격 에이전트에서 다음과 같은 구성요소를 실행 중이어야 합니다.

- 통합 브로커

WebSphere InterChange Server 브로커를 시작하는 방법에 관한 정보는 Windows 또는 Unix용 시스템 설치 안내서를 참조하십시오.

해당 브로커를 시작하는 방법에 관한 정보는 WebSphere Application Server 문서를 참조하십시오.

해당 브로커를 시작하는 방법에 관한 정보는 지원되는 메시지 브로커에 관한 문서를 참조하십시오.

- 커넥터 에이전트

브로커가 WebSphere InterChange Server인 경우 커넥터를 시작하는 방법에 관한 정보는 시스템 관리 안내서을 참조하십시오.

브로커가 WebSphere Application Server인 경우 커넥터를 시작하는 방법에 관한 정보는 WebSphere Application Server를 사용한 어댑터 구현을 참조하십시오.

브로커가 지원되는 메시지 브로커 중 하나일 경우 커넥터를 시작하는 방법에 관한 정보는 WebSphere Message Brokers를 사용한 어댑터 구현을 참조하십시오.

- 허브 및 스폴크 사이트 양쪽에서의 대기열 관리자

WebSphere MQ 서비스를 시작하는 방법에 관한 정보는 WebSphere MQ 문서를 참조하십시오.

- WebSphere MQ IPT(internet Pass-Thru)(HTTP/HTTPS가 구성된 전송일 경우)

WebSphere MQ IPT를 시작하는 방법에 관한 정보는 WebSphere MQ IPT 문서를 참조하십시오.

---

## 보안

원격 에이전트는 SSL(Security Socket Layer) 프로토콜을 사용하여 보안을 제공합니다. WebSphere MQ와 WebSphere MQ IPT는 모두 링크 레벨에서 SSL을 지원합니다. SSL은 Native WebSphere MQ 옵션에서 두 개의 대기열 관리자 간과 HTTP/HTTPS 옵션에서 두 개의 WebSphere MQ IPT 설치 간에 보안 연결을 제공합니다.

SSL 구성에 관한 자세한 정보는 WebSphere MQ 제품 문서를 참조하십시오.

---

## 주의사항

IBM은 다른 국가에서는 이 책에 기술된 제품, 서비스 또는 기능을 제공하지 않을 수도 있습니다. 현재 사용할 수 있는 제품 및 서비스에 대한 정보는 한국 IBM 담당자에게 문의하십시오. 이 책에서 IBM 제품, 프로그램 또는 서비스를 언급하는 것이 해당 IBM 제품, 프로그램 또는 서비스만을 사용할 수 있다는 것을 의미하지는 않습니다. IBM의 지적 재산권을 침해하지 않는 한, 기능상 동등한 제품, 프로그램 또는 서비스를 대신 사용할 수도 있습니다. 그러나 비IBM 제품, 프로그램 또는 서비스의 운영에 대한 평가 및 검증은 사용자의 책임입니다.

IBM은 이 책에서 다루고 있는 특정 내용에 대해 특허를 보유하고 있거나 현재 특허 출원 중일 수 있습니다. 이 책을 제공한다고 해서 특허에 대한 라이센스까지 부여하는 것은 아닙니다. 라이센스에 대한 의문사항은 다음으로 문의하십시오.

135-270

서울특별시 강남구 도곡동 467-12, 군인공제회관빌딩

한국 아이.비.엠 주식회사

고객만족센터

전화번호: 080-023-8080

다음 단락은 현지법과 상충하는 영국이나 기타 국가에서는 적용되지 않습니다.

IBM은 타인의 권리 비침해, 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 묵시적 보증을 포함하여(단, 이에 한하지 않음) 묵시적이든 명시적이든 어떠한 종류의 보증없이 이 책을 “현상태대로” 제공합니다. 일부 국가에서는 특정 거래에서 명시적 또는 묵시적 보증의 면책사항을 허용하지 않으므로, 이 사항이 적용되지 않을 수도 있습니다.

이 정보에는 기술적으로 부정확한 내용이나 인쇄상의 오류가 있을 수 있습니다. 이 정보는 주기적으로 변경되며, 변경된 사항은 최신판에 통합됩니다. IBM은 이 책에서 설명한 제품 및(또는) 프로그램을 사전 통지없이 언제든지 개선 및(또는) 변경할 수 있습니다.

이 정보에서 언급되는 비IBM의 웹 사이트는 단지 편의상 제공된 것으로, 어떤 방식으로든 이들 웹 사이트를 옹호하고자 하는 것은 아닙니다. 해당 웹 사이트의 자료는 본 IBM 제품 자료의 일부가 아니므로 해당 웹 사이트 사용으로 인한 위험은 사용자 본인이 감수해야 합니다.

IBM은 귀하의 권리를 침해하지 않는 범위 내에서 적절하다고 생각하는 방식으로 귀하가 제공한 정보를 사용하거나 배포할 수 있습니다.

- (1) 독립적으로 작성된 프로그램과 기타 프로그램(본 프로그램 포함) 간의 정보 교환 및
- (2) 교환된 정보의 상호 이용을 목적으로 정보를 원하는 프로그램 라이센스 사용자는 다음 주소로 문의하십시오.

135-270

서울특별시 강남구 도곡동 467-12, 군인공제회관빌딩

한국 아이.비.엠 주식회사

고객만족센터

이러한 정보는 해당 조항 및 조건(예를 들어, 사용료 지불 등)에 따라 사용할 수 있습니다.

이 정보에 기술된 라이센스가 있는 프로그램 및 이 프로그램에 대해 사용 가능한 모든 라이센스가 있는 자료는 IBM이 IBM 기본 계약, IBM 프로그램 라이센스 계약(IPLA) 또는 이와 동등한 계약에 따라 제공한 것입니다.

본 문서에 포함된 모든 성능 데이터는 제한된 환경에서 산출된 것입니다. 따라서 다른 운영 환경에서 얻어진 결과는 상당히 다를 수 있습니다. 일부 성능은 개발 템포 상태의 시스템에서 측정되었을 수 있으므로 이러한 측정치가 일반적으로 사용되고 있는 시스템에서도 동일하게 나타날 것이라고는 보증할 수 없습니다. 또한, 일부 성능은 추정치일 수도 있으므로 실제 결과는 다를 수 있습니다. 이 문서의 사용자는 해당 데이터를 사용자의 특정 환경에서 검증해야 합니다.

비IBM 제품에 관한 정보는 해당 제품의 공급업체, 공개 자료 또는 기타 범용 소스로부터 얻은 것입니다. IBM에서는 이러한 비IBM 제품을 테스트하지 않았으므로, 이를 제품과 관련된 성능의 정확성, 호환성 또는 기타 주장에 대해서는 확신할 수 없습니다. 비IBM 제품의 성능에 대한 의문사항은 해당 제품의 공급업체에 문의하십시오.

이 정보에는 일상의 비즈니스 운영에서 사용되는 자료 및 보고서에 대한 예제가 들어 있습니다. 이들 예제에는 개념을 가능한 완벽하게 설명하기 위해 개인, 회사, 상표 및 제품의 이름이 사용될 수 있습니다. 이들 이름은 모두 가공의 것이며 실제 기업의 이름 및 주소와 유사하더라도 이는 전적으로 우연입니다.

IBM의 향후 방향 또는 의도에 관한 모든 언급은 별도의 통지없이 변경될 수 있습니다.

---

## 프로그래밍 인터페이스 정보

프로그래밍 인터페이스 정보(제공될 경우)는 이 프로그램을 사용하여 응용프로그램 소프트웨어를 작성하는 것을 돕기 위한 것입니다.

범용 프로그래밍 인터페이스를 사용하면 이 프로그램 도구 서비스를 확보하는 응용프로그램 소프트웨어를 작성할 수 있습니다.

그러나 이 정보는 도한 진단, 수정 및 성능 조정에 대한 정보를 포함할 수 있습니다. 진단, 수정 및 성능 조정에 대한 정보는 사용자의 응용프로그램 소프트웨어를 디버그하는 데 도움을 주기 위해 제공됩니다.

**경고:** 진단, 수정 및 성능 조정에 대한 정보는 변경될 수 있으므로 프로그래밍 인터페이스로 사용해서는 안됩니다.

---

## 상표 및 서비스표

다음 용어는 미국 또는 기타 국가에서 사용되는 IBM Corporation의 상표 또는 등록 상표입니다.

IBM

IBM 로고

AIX

CrossWorlds

DB2

DB2 Universal Database

Domino

Lotus

Lotus Notes

MQIntegrator

MQSeries

Tivoli

WebSphere

Microsoft, Windows, Windows NT 및 Windows 로고는 미국 또는 기타 국가에서 사용되는 Microsoft Corporation의 상표입니다.

MMX, Pentium 및 ProShare는 미국 또는 기타 국가에서 사용되는 Intel Corporation의 상표 또는 등록상표입니다.

Java 및 모든 Java 기반의 상표는 Sun Microsystems, Inc.의 상표 또는 등록상표입니다.

기타 회사, 제품 또는 서비스 이름은 해당 회사의 상표 또는 서비스표입니다.

WebSphere Business Integration Adapter Framework V2.4.0

System Manager와 기타 Perspective에는 Eclipse 프로젝트(<http://www.eclipse.org/>)에서 개발된 소프트웨어가 있습니다.

IBM WebSphere InterChange Server V4.2.1, IBM WebSphere Business Integration Toolset V4.2.1, IBM WebSphere Business Integration Adapters, V2.3.1.



# IBM 한글 지원에 관한 설문

# IBM WebSphere Business Integration WebSphere Business Integration Adapter 설치 안내서 버전 2.4.0



FAX : (02) 3787-0123

보내 주시는 의견은 더 나은 고객 지원 체제를 위한 귀중한 자료가 됩니다. 독자 여러분의 좋은 의견을 기다립니다.

성명		직위/담당업무	
회사명		부서명	
주소			
전화번호		팩스번호	
전자우편 주소			
사용중인 시스템	<input type="checkbox"/> 중대형 서버 <input type="checkbox"/> UNIX 서버 <input type="checkbox"/> PC 및 PC 서버		

- IBM에서 제공하는 한글 책자와 영문 책자 중 어느 것을 더 좋아하십니까?  
그 이유는 무엇입니까?  
 한글 책자                            영문 책자  
( 이유: )
  - 본 책자와 해당 소프트웨어에서 사용된 한글 용어에 대한 귀하의 평가 점수는?  
 수                                    우                                    미                                    양                                    가
  - 본 책자와 해당 소프트웨어에서 번역 품질에 대한 귀하의 평가 점수는?  
 수                                    우                                    미                                    양                                    가
  - 본 책자의 인쇄 상태에 대한 귀하의 평가 점수는?  
 수                                    우                                    미                                    양                                    가
  - 한글 소프트웨어 및 책자가 지원되는 분야에 대해 귀하는 어떻게 생각하십니까?  
 한글 책자를 늘려야 함                    현재 수준으로 만족  
 그다지 필요성을 느끼지 않음
  - IBM은 인쇄물 형식(hardcopy)과 화면 형식(softcopy)의 두 종류로 책자를 제공합니다.  
어느 형식을 더 좋아하십니까?  
 인쇄물 형식(hardcopy)                    화면 형식(softcopy)                    둘 다

IBM 한글 지원 서비스에 대해 기타 제안사항이 있으시면 적어주십시오.

😊 설문에 답해 줄셔서 감사합니다

귀하의 의견은 저희에게 매우 소중한 것이며, 고객 여러분들께 보다 좋은 제품을 제공해 드리기 위해 최선을 다하겠습니다.





**IBM**