




IBM Systems - iSeries

Business Graphics Utility for AS/400 コマンド

バージョン 5 リリース 4





IBM Systems - iSeries

Business Graphics Utility for AS/400 コマンド

バージョン 5 リリース 4

ご注意

本書および本書で紹介する製品をご使用になる前に、27 ページの『特記事項』に記載されている情報をお読みください。

本書は、Business Graphics Utility for AS/400 (プロダクト番号 5722-DS1) のバージョン 5、リリース 4、モディフィケーション 0 に適用されます。また、改訂版で断りがない限り、それ以降のすべてのリリースおよびモディフィケーションに適用されます。このバージョンは、すべての RISC モデルで稼働するとは限りません。また CISC モデルでは稼働しません。

本マニュアルに関するご意見やご感想は、次の URL からお送りください。今後の参考にさせていただきます。

<http://www.ibm.com/jp/manuals/main/mail.html>

なお、日本 IBM 発行のマニュアルはインターネット経由でもご購入いただけます。詳しくは

<http://www.ibm.com/jp/manuals/> の「ご注文について」をご覧ください。

(URL は、変更になる場合があります)

お客様の環境によっては、資料中の円記号がバックスラッシュと表示されたり、バックスラッシュが円記号と表示されたりする場合があります。

原 典： IBM Systems - iSeries
Business Graphics Utility for AS/400 Commands
Version 5 Release 4

発 行： 日本アイ・ビー・エム株式会社

担 当： ナショナル・ランゲージ・サポート

第1刷 2006.2

この文書では、平成明朝体™W3、平成明朝体™W7、平成明朝体™W9、平成角ゴシック体™W3、平成角ゴシック体™W5、および平成角ゴシック体™W7を使用しています。この(書体*)は、(財)日本規格協会と使用契約を締結し使用しているものです。フォントとして無断複製することは禁止されています。

注* 平成明朝体™W3、平成明朝体™W7、平成明朝体™W9、平成角ゴシック体™W3、
平成角ゴシック体™W5、平成角ゴシック体™W7

© Copyright International Business Machines Corporation 1998, 2006. All rights reserved.

© Copyright IBM Japan 2006

目次

| | | | |
|---|----|--|----|
| グラフィックス・データ・ファイルの作成 (CRTGDF) | 1 | グラフィックス・データ・ファイル表示 (DSPGDF) | 19 |
| 図表様式削除 (DLTCHTFMT) | 7 | BGU開始 (STRBGU) | 25 |
| 図表表示 (DSPCHT) | 11 | 付録. 特記事項. | 27 |

グラフィックス・データ・ファイルの作成 (CRTGDF)

実行可能場所: すべての環境 (*ALL)
スレッド・セーフ: いいえ

パラメーター
例
エラー・メッセージ

グラフィックス・データ・ファイル作成(CRTGDF)コマンドは、ビジネス・グラフィックス・ユーティリティー(BGU)によって定義された図表様式およびデータ・ファイルからグラフィックス・データ・ファイル(GDF)を作成します。

エラー・メッセージ: CRTGDF

*ESCAPE メッセージ

BGU0670

BGUはすでに活動状態になっている。

[トップ](#)

パラメーター

| キーワード | 記述 | 選択項目 | 注 |
|-------------|-------------------|---|--------------|
| FILE | ファイル | 修飾オブジェクト名 | 必須, 定位置 1 |
| | 修飾子 1: ファイル | 名前 | |
| | 修飾子 2: ライブラリー | 名前, *LIBL, *CURLIB | |
| MBR | メンバー | 名前, *FIRST | オプション, 定位置 2 |
| MBROPT | メンバー・オプション | *NOREPLACE, *REPLACE | オプション |
| AUT | 権限 | 名前, *LIBCRTAUT, *CHANGE, *ALL, *EXCLUDE, *USE | オプション |
| TEXT | テキスト | 文字値, *CHTHDG | オプション |
| CHTFMT | 図表様式 | 単一値: *DFT, *GDF その他の値: 修飾オブジェクト名 | オプション |
| | 修飾子 1: 図表様式 | 名前 | |
| | 修飾子 2: ライブラリー | 名前, *LIBL, *CURLIB | |
| CHTDATAFILE | 図表データ・ファイル | 単一値: *DFT その他の値: 修飾オブジェクト名 | オプション |
| | 修飾子 1: 図表データ・ファイル | 名前 | |
| | 修飾子 2: ライブラリー | 名前, *LIBL, *CURLIB | |
| CHTDAMBR | 図表データ・メンバー | 名前, *FIRST | オプション |
| RCDFMT | レコード様式 | 名前, *FIRST | オプション |
| DTAFMT | データ形式 | *FILEDFT, *NONPAIR, *PAIR | オプション |
| FROMRCD | 開始レコード番号 | 1-2147483647, *FIRST | オプション |
| NBRRCDS | レコード数 | 1-999, 100, *END | オプション |
| CHTHDG | 図表見出し | 文字値, *CHTFMT | オプション |

ファイル (FILE)

GDFを保管するために使用するデータ・ファイルおよびライブラリーを指定してください。グラフィックス・データ・ファイルが存在していない場合には、BGUがこれを作成します。グラフィックス・データ・ファイルが存在している場合には、BGUがMBR パラメーターの処理に進みます。

ファイル名

既存のGDFの修飾名。

使用できるライブラリーの値は次の通りです。

***LIBL** GDFを見つけるためにライブラリー・リストが使用されます。

*CURLIB

GDFを見つけるためにジョブの現行ライブラリーが使用されます。ライブラリー・リストに現行ライブラリー項目が存在しない場合には、QGPLが使用されます。

ライブラリー名

GDFが入っているライブラリーの名前を指定してください。

トップ

メンバー (MBR)

GDFを保管するデータベース・ファイル・メンバーを指定してください。データベース・ファイル・メンバーがすでに存在している場合には、メンバーを置き換えるためにMBROPTパラメーターに*REPLACEを指定する必要があります。このメンバーが存在していない場合には、作成されます。

使用できる値は、次の通りです。

*FIRST

FILEパラメーターで指定されたデータベース・ファイルの最初のメンバーが使用されます。

メンバー名

GDFファイル中のファイル・メンバーの名前を指定してください。

トップ

メンバー・オプション (MBROPT)

MBRパラメーターに指定したメンバーがすでに存在している場合には、データベース・ファイル・メンバーを置き換えることを指定してください。

使用できる値は、次の通りです。

*NOREPLACE

データベース・ファイル・メンバーが置き換えられないことを指定します。これが省略時のオプションです。これを選択した場合には、BGUは、このメンバーがすでに存在していることを示すエラー・メッセージを出します。

***REPLACE**

既存のデータベース・ファイル・メンバーが置き換えられることを指定します。

[トップ](#)

権限 (AUT)

グラフィックス・データ・ファイルに対する権限を指定してください。

使用できる値は、次の通りです。

***LIBCRTAUT**

宛先ライブラリーに前に定義した作成権限の使用を指定します。ファイルが作成された後にライブラリーのCRTAUT値が変更された場合には、新しい値はこのファイルまたはその他の既存のファイルに対するアクセスに影響を与えません。

***CHANGE**

一般ユーザーがすべてのデータ権およびオブジェクト管理権をもつことを指定します。

***ALL** 一般ユーザーがすべてのデータ権およびオブジェクト権をもつことを指定します。

***EXCLUDE**

一般ユーザーがデータ権およびオブジェクト権をもたないことを指定します。

***USE** 一般ユーザーがデータの読み取り権および管理権をもつことを指定します。

権限リスト名

オブジェクトが権限リストで指定されたものと同じ権限をもつことを指定します。

[トップ](#)

テキスト (TEXT)

GDFメンバーの内容を記述してください。テキスト・ストリングは最高50文字以内とすることができます。

使用できる値は、次の通りです。

***CHTHDG**

省略時の値は、GDFの図表見出しの接頭部としてストリング&sdq.GDF - &sdq. を使用します。次に、メンバー・テキストを様式設定するために50文字で切り捨てます。

テキスト

メンバー・テキスト用に最高50文字のテキスト・ストリングが使用されます。

[トップ](#)

図表様式 (CHTFMT)

GDFを作成するために使用される図表様式を指定してください。GDFは、CHTDTAFILE およびCHTDTAMBRパラメーターによって指定されたファイルまたはメンバー内の図表様式およびデータを使用して作成されます。

使用できる値は、次の通りです。

***DFT** BGUの省略時の図表様式はGDFを作成するために使用されます。

***GDF** 既存の図表様式の名前を様式設定するためにGDFメンバー名およびライブラリー名の使用を指定します。

様式名 データを作図するために使用する既存の図表様式の修飾名を指定してください。

使用できるライブラリーの値は次の通りです。

***LIBL** 図表様式を見つけるためにライブラリー・リストが使用されます。

***CURLIB**

図表様式を見つけるためにジョブの現行ライブラリーが使用されます。ライブラリー・リストに現行ライブラリー項目が存在しない場合には、QGPLが使用されます。

ライブラリー名

図表様式が入っているライブラリーの名前を指定してください。

[トップ](#)

図表データ・ファイル (CHTDATAFILE)

GDFを作成するために使用するデータが入っているデータベース・ファイル(物理または論理)を指定してください。GDFは、図表様式およびCHTFMTパラメーターで指定された図表データを使用して作成されます。

使用できる値は、次の通りです。

***DFT** BGUによって作成された省略時のデータ値および指定された図表様式が、GDFを作成するために使用されます。

ファイル名

作図されるデータが入っている既存のデータベース・ファイルの修飾名を指定してください。

使用できるライブラリーの値は次の通りです。

***LIBL** ファイルを見つけるためにライブラリー・リストが使用されます。

***CURLIB**

ファイルを見つけるためにジョブの現行ライブラリーが使用されます。ライブラリー・リストに現行ライブラリー項目が存在しない場合には、QGPLが使用されます。

ライブラリー名

ファイルが入っているライブラリーの名前を指定してください。

[トップ](#)

図表データ・メンバー (CHTDAMBR)

GDFを作成するために使用するデータが入っているデータベース・ファイルを指定してください。GDFは、図表様式およびCHTFMTパラメーターで指定された図表データを使用して作成されます。

使用できる値は、次の通りです。

***FIRST**

FILEパラメーターで指定されたデータベース・ファイルの最初のメンバーが使用されます。

メンバー名

データを作図するために使用するファイル・メンバーの名前を指定してください。

[トップ](#)

レコード様式 (RCDFMT)

CHTDTAFILEパラメーターで指定された物理データベース・ファイルを記述するために使用するレコード様式を指定してください。

使用できる値は、次の通りです。

*FIRST

ファイル中の数字フィールドが入っている最初のレコード様式が使用されます。

レコード様式名

使用するレコード様式の名前を指定してください。

[トップ](#)

データ形式 (DTAFMT)

CHTDTAFILEパラメーターで指定されたファイルからのデータ・フィールドがGDFの作成用に選択される方法を指定してください。

使用できる値は、次の通りです。

*FILEDFT

データ・フィールドはデータ・ファイルに指定された方法で選択されます。

*NONPAIR

データ・フィールドは1対多数の方法で選択されます。最初の数字フィールドはX値(独立変数)を表し、残りのすべての数字フィールドはそれに従属しているY値を表します。

***PAIR** データ・フィールドは1対1の方法で選択されます。たとえば、最初の数字フィールドは独立変数X1を表し、2番目の数字フィールドはX1に従属している変数Y1を表します。3番目の数字フィールドは独立変数X2を表し、4番目の数字フィールドはX2に従属している変数Y2を表します。以下、同様となります。

[トップ](#)

開始レコード番号 (FROMRCD)

データの作図を始める、ファイル・メンバー内のレコード番号を指定してください。レコードの合計数はNBRRCDSパラメーターによって指定されます。

使用できる値は、次の通りです。

*FIRST

指定されたファイル・メンバーの最初のレコードから作図が開始されます。

レコード番号

作図を始める、データベース・ファイル・メンバー内のレコードの番号を指定してください。

レコード数 (NBRRCD)

GDFとして保管される図表用のデータとして使用されるレコード数を指定してください。使用されるレコード数はFROMRCDパラメーターによって指定されたレコードから始まります。

使用できる値は、次の通りです。

100 図表を作成するために100レコードが使用されます。

***END** 作図されたレコードはファイルの最後のレコードで終了します。

レコード数

作図用のデータとして使用されるレコード数を指定してください。有効な値は1-999です。

トップ

図表見出し (CHTHDG)

GDFを作成するために使用している既存の図表見出しを一時変更するために図表見出しを指定してください。テキスト・ストリングは最大132文字を入れることができます。

使用できる値は、次の通りです。

*CHTFMT

指定された図表様式で定義された見出し。

図表見出しテキスト

既存の図表見出しを一時変更するためには最大132文字の文字ストリングを指定してください。テキスト・ストリングのセミコロン(;)は、BGUに対して見出しの改行を開始することを知らせます。

トップ

例

なし

トップ

エラー・メッセージ

*ESCAPE メッセージ

BGU0670

BGUはすでに活動状態になっている。

トップ

図表様式削除 (DLTCHTFMT)

実行可能場所: すべての環境 (*ALL)
スレッド・セーフ: いいえ

パラメーター
例
エラー・メッセージ

図表様式削除(DLTCHTFMT)コマンドは、1つまたは複数のライブラリーから図表様式または図表様式グループを削除します。

エラー・メッセージ: DLTCHTFMT

*ESCAPE メッセージ

CPF2105

&2に、タイプ*&3のオブジェクト&1が見つからない。

CPF2110

ライブラリー&1が見つかりません。

CPF2113

ライブラリー&1を割り振ることができない。

CPF2114

&2のオブジェクト&1タイプ*&3を割り振ることができない。

CPF2117

タイプ*&3の&4個のオブジェクトが削除され、&5個のオブジェクトが削除されなかった。

CPF2182

ライブラリー&1の使用は認可されていない。

CPF2189

&2のオブジェクト&1タイプ*&3は認可されていない。

[トップ](#)

パラメーター

| キーワード | 記述 | 選択項目 | 注 |
|--------|---------------|---|-----------|
| CHTFMT | 図表様式 | 修飾オブジェクト名 | 必須, 定位置 1 |
| | 修飾子 1: 図表様式 | 総称名, 名前 | |
| | 修飾子 2: ライブラリー | 名前, <u>*LIBL</u> , *ALL, *ALLUSR, *USRLIBL, *CURLIB | |

[トップ](#)

図表様式 (CHTFMT)

削除される図表様式の名前を指定してください。特定の図表様式または総称図表様式を規定することができます。どちらかのタイプは、ライブラリー名で修飾することができます。

使用できる値は、次の通りです。

図表様式名

削除される図表様式の修飾名。

総称*図表様式名

削除される図表様式の名前。アスタリスク(*)が続く1つまたは複数の文字が入っている文字ストリングとしての総称名を指定することができます。総称名を指定する場合には、総称図表様式と同じ接頭部の名前をもつ図表様式はすべて削除されます。

指定または想定されたライブラリー修飾子によって、指定された図表様式用に次のライブラリーが検索されます。ライブラリーに対する権限をもっている必要があります。

***LIBL** ジョブのライブラリー・リストのユーザーおよびシステム部分にすべてのライブラリーを指定してください。

*CURLIB

図表様式を見つけるためにジョブの現行ライブラリーが使用されることを指定してください。ライブラリー・リストに現行ライブラリー項目が存在しない場合には、QGPLが使用されます。

*USRLIBL

ジョブのライブラリー・リストのユーザー部分にリストされているライブラリーだけを指定してください。

***ALL** QSYSが入っているすべてのライブラリーをシステムに指定してください。

*ALLUSR

ジョブのライブラリー・リストのライブラリーだけでなく、すべてのユーザー定義ライブラリーおよびQGPLライブラリーを指定してください。名前が英字Qで始まるライブラリー(QGPLを除く)は含まれません。

ライブラリー名

このパラメーターにライブラリー名だけを指定してください。指定したライブラリーに対するオブジェクト操作権が必要です。

トップ

例

なし

トップ

エラー・メッセージ

*ESCAPE メッセージ

CPF2105

&2に、タイプ*&3のオブジェクト&1が見つからない。

CPF2110

ライブラリー&1が見つかりません。

CPF2113

ライブラリー&1を割り振ることができない。

CPF2114

&2のオブジェクト&1タイプ*&3を割り振ることができない。

CPF2117

タイプ*&3の&4個のオブジェクトが削除され、&5個のオブジェクトが削除されなかった。

CPF2182

ライブラリー&1の使用は認可されていない。

CPF2189

&2のオブジェクト&1タイプ*&3は認可されていない。

[トップ](#)

図表表示 (DSPCHT)

実行可能場所: すべての環境 (*ALL)
スレッド・セーフ: いいえ

パラメーター
例
エラー・メッセージ

図表表示(DSPCHT)コマンドはビジネス・グラフィックス・ユーティリティー(BGU)によって定義された図表を表示します。このコマンドを入力して、BGUを開始せずにグラフィックス対応ワークステーションに図表を表示することができます。

エラー・メッセージ: DSPCHT

*ESCAPE メッセージ

BGU0670

BGUはすでに活動状態になっている。

BGU9002

BGUセッションが異常終了した。

BGU9003

BGU操作時に回復不能なエラーが検出された。

トップ

パラメーター

| キーワード | 記述 | 選択項目 | 注 |
|---------|---------------|--|-------------|
| CHTFMT | 図表様式 | 単一値: <u>*DFT</u> その他の値: 修飾オブジェクト名 | オプション, 位置 1 |
| | 修飾子 1: 図表様式 | 名前 | |
| | 修飾子 2: ライブラリー | 名前, <u>*LIBL</u> , <u>*CURLIB</u> | |
| FILE | ファイル | 単一値: <u>*DFT</u> その他の値: 修飾オブジェクト名 | オプション, 位置 2 |
| | 修飾子 1: ファイル | 名前 | |
| | 修飾子 2: ライブラリー | 名前, <u>*LIBL</u> , <u>*CURLIB</u> | |
| MBR | メンバー | 名前, <u>*FIRST</u> | オプション |
| OUTPUT | 出力 | <u>*</u> , <u>*PLOT</u> , <u>*PRINT</u> | オプション |
| RCDFMT | レコード様式 | 名前, <u>*FIRST</u> | オプション |
| DTAFMT | データ形式 | <u>*FILEDFT</u> , <u>*NONPAIR</u> , <u>*PAIR</u> | オプション |
| FROMRCD | 開始レコード番号 | 1-2147483647, <u>*FIRST</u> | オプション |
| NBRRCDS | レコード数 | 1-999, <u>100</u> , <u>*END</u> | オプション |
| CHTHDG | 図表見出し | 文字値, <u>*CHTFMT</u> | オプション |
| DEVTYPE | 装置タイプ | <u>7372</u> , 7371, 5224, 5225, 4234, IPDS, 4214, 6180, 6182 | オプション |
| PENRATE | プロッターのペン速度 | 1-100, <u>100</u> | オプション |
| PENWTH | プロッターのペンの幅 | 1-10, <u>3</u> | オプション |
| PLTADR | プロッター・アドレス | 1-31, <u>*SEARCH</u> | オプション |

| キーワード | 記述 | 選択項目 | 注 |
|----------|---------------|----------------|-------|
| HRZPPR | プロッターの用紙(横方向) | *YES, *NO | オプション |
| CHRSHAPE | 文字の形の調整 | *YES, *NO | オプション |
| PPRSIZE | プロッターの用紙サイズ | *SMALL, *LARGE | オプション |
| FORMFEED | 用紙送り | *AUTOCUT, *CUT | オプション |

トップ

図表様式 (CHTFMT)

FILEおよびMBRパラメーターによって指定されたファイルおよびメンバーで見つかったデータを作図するために使用される図表様式を指定してください。

使用できる値は、次の通りです。

***DFT** 図表様式として使用される省略時のデータ。

使用できるライブラリーの値は次の通りです。

***LIBL** 図表様式を見つけるためにライブラリー・リストが使用されます。

***CURLIB**

図表様式を見つけるためにジョブの現行ライブラリーが使用されます。ライブラリー・リストに現行ライブラリー項目が存在しない場合には、QGPLが使用されます。

ライブラリー名

図表様式が入っているライブラリーを指定してください。

様式名 データを作図するために使用される既存の図表様式の修飾名を指定してください。

トップ

ファイル (FILE)

作図するデータが入っているデータベース・ファイル(物理または論理)を指定してください。データは、CHTFMTパラメーターで指定された様式を使用して作図されます。

使用できる値は、次の通りです。

***DFT** 図表用に使用される省略時のデータ。

ファイル名

作図されるデータが入っている既存のデータベース・ファイルの修飾名。

使用できるライブラリーの値は次の通りです。

***LIBL** ファイルを見つけるためにライブラリー・リストが使用されます。

***CURLIB**

ファイルを見つけるためにジョブの現行ライブラリーが使用されます。ライブラリー・リストに現行ライブラリー項目が存在しない場合には、QGPLが使用されます。

ライブラリー名

ファイルが入っているライブラリーを指定してください。

メンバー (MBR)

作図するデータが入っているデータベース・ファイル・メンバーを指定してください。データは、CHTFMTパラメーターで指定された様式を使用して作図されます。

使用できる値は、次の通りです。

***FIRST**

FILEパラメーターで指定されたデータベース・ファイルの最初のメンバーが使用されます。

メンバー名

データを作図するために使用されるファイル・メンバーの名前を指定してください。

トップ

出力 (OUTPUT)

図表を、表示(グラフィックス対応ワークステーションに)、作図、または印刷することを指定してください。

使用できる値は、次の通りです。

* 出力がグラフィックス対応ワークステーションに表示されます。

***PLOT**

出力が使用可能なプロッターの1つに作図されます。

***PRINT**

出力が5224/5225, 4214, 4234,またはIPDS印刷装置のいずれかに印刷されます。

トップ

レコード様式 (RCDFMT)

FILEパラメーターで指定された物理データベース・ファイルを記述するために使用されるレコード様式を指定してください。

使用できる値は、次の通りです。

***FIRST**

ファイルの数字フィールドが入っている最初のレコード様式が使用されます。

レコード様式名

使用するレコード様式の名前。

トップ

データ形式 (DTAFMT)

データ・フィールドが作図用に選択される方法を指定してください。

使用できる値は、次の通りです。

***FILEDFT**

データ・フィールドはデータ・ファイルに指定された方法で選択されます。

***NONPAIR**

データ・フィールドは1対多数の方法で選択されます。これは、最初の数字フィールドはX値(独立変数)を表し、残りのすべての数字フィールドはそれに従属しているY値を表すということを意味します。

***PAIR** データ・フィールドは1対1の方法で選択されます。たとえば、最初の数字フィールドは独立変数X1を表し、2番目の数字フィールドはX1に従属している変数Y1を表します。3番目の数字フィールドは独立変数X2を表し、4番目の数字フィールドはX2に従属している変数Y2を表します。以下、同様となります。

[トップ](#)

開始レコード番号 (FROMRCD)

データの作図を始める、ファイル・メンバー内のレコード番号を指定してください。レコードの合計数はNBRRCDSパラメーターによって指定されます。

使用できる値は、次の通りです。

***FIRST**

指定されたファイル・メンバーの最初のレコードから作図が開始されます。

レコード番号

作図を始める、データベース・ファイル・メンバー内のレコードの番号。

[トップ](#)

レコード数 (NBRRCDS)

図表用のデータとして使用されるレコード数を指定してください。使用されるレコード数はFROMRCDパラメーターによって指定されたレコードから始まります。

使用できる値は、次の通りです。

100 図表を作成するために100レコードが使用されます。

***END** 作図されたレコードはファイルの最後のレコードで終了します。

レコード数

作図用のデータとして使用されるレコード数。有効な値は1-999です。

[トップ](#)

図表見出し (CHTHDG)

図表を表示, 印刷, または作図中に既存の図表見出しを一時変更するために図表見出しを指定してください。

使用できる値は, 次の通りです。

*CHTFMT

図表を作図, 印刷, または表示する時には, 図表様式で定義された見出しが使用されます。

図表見出しテキスト

既存の図表見出しを一時変更するための最大132文字の文字ストリング。テキスト文字ストリング内のセミコロン(;)は, BGUに対して見出しの改行を開始することを知らせます。

注: このパラメーターは図表見出しだけを一時変更します。図表見出しを永続的に変更するためには, ビジネス・グラフィックス・ユーティリティ(BGU)メニューからオプション3(図表様式の変更)を選択する必要があります。

[トップ](#)

装置タイプ (DEVTYPE)

図表の印刷または作図用に使用する装置タイプを指定してください。このパラメーターは, OUTPUT(*PLOT)またはOUTPUT(*PRINT)が指定された場合にだけ適切です。

使用できる値は, 次の通りです。

7372 7372プロッターが図表を作図します。

7371 7371プロッターが図表を作図します。

6180 6180プロッターが図表を作図します。

6182 6182プロッターが図表を作図します。

5224 5224印刷装置が図表を印刷します。

5225 5225印刷装置が図表を印刷します。

4214 4214印刷装置が図表を印刷します。

4234 4234印刷装置が図表を印刷します。

IPDS その位置で導入されたグラフィックス対応高機能印刷装置データ・ストリーム(IPDS)印刷装置です。4224, 4028, 3812, または3816印刷装置のいずれかを使用する時には, このパラメーターを指定してください。

[トップ](#)

プロッターのペン速度 (PENRATE)

図表が作図されている時のプロッターのペンの速度を指定してください。

使用できる値は, 次の通りです。

100 このペンは100%の速度で図表を作図します。

ペン速度

パーセントとして指定されたプロッターのペンの速度。

トップ

プロッターのペンの幅 (PENWTH)

図表が作図されている時のペンのストロークの幅を指定してください。

使用できる値は、次の通りです。

3 ペンのストロークは0.3ミリメートルです。

ペン幅 ペンのストロークを指定する数値(0.1-1.0ミリメートル)。

トップ

プロッター・アドレス (PLTADR)

プロッターが位置付けられているプロッター・アドレスを指定してください。

使用できる値は、次の通りです。

***SEARCH**

図表は作図用の最初のアドレスにあります。

プロッター・アドレス

プロッターの位置を指定する1-31の数値。

トップ

プロッターの用紙(横方向) (HRZPPR)

プロッターの用紙の位置を指定してください。

使用できる値は、次の通りです。

***YES** 用紙の長い方が横方向です。

***NO** 用紙の短い方が横方向です。

トップ

文字の形の調整 (CHRSHAPE)

縦方向に作図された図表の文字の形を指定してください。

使用できる値は、次の通りです。

***NO** 文字の形は、横方向に作図された図表に現れるように維持されません。

***YES** 文字の形は、横方向に作図された図表に現れるように維持されます。

トップ

プロッターの用紙サイズ (PPRSIZE)

図表を作図する用紙のサイズを指定します。

使用できる値は、次の通りです。

*SMALL

図表は8.5X11インチ(210X297ミリメートル)の用紙に作図されます。

*LARGE

図表は11X17インチ(297X420ミリメートル)の用紙に作図されます。

[トップ](#)

用紙送り (FORMFEED)

プロッターが自動的に用紙をセットすることを指定してください。

使用できる値は、次の通りです。

*AUTOCUT

プロッターが自動的に用紙をセットします。

***CUT** 作図する前に用紙を手操作でセットする必要があります。

[トップ](#)

例

なし

[トップ](#)

エラー・メッセージ

*ESCAPE メッセージ

BGU0670

BGUはすでに活動状態になっている。

BGU9002

BGUセッションが異常終了した。

BGU9003

BGU操作時に回復不能なエラーが検出された。

[トップ](#)

グラフィックス・データ・ファイル表示 (DSPGDF)

実行可能場所: すべての環境 (*ALL)
スレッド・セーフ: いいえ

パラメーター
例
エラー・メッセージ

グラフィックス・データ・ファイル表示(DSPGDF)コマンドは、ビジネス・グラフィックス・ユーティリティー(BGU)、システム・グラフィックス適用業務、またはシステムと互換性のあるグラフィックス・データ・ファイル順序を作成する異なったシステムの適用業務によって定義されたグラフィックス・データ・ファイルを表示、印刷、および作図します。

エラー・メッセージ: DSPGDF

*ESCAPE メッセージ

BGU0670

BGUはすでに活動状態になっている。

BGU9002

BGUセッションが異常終了した。

BGU9003

BGU操作時に回復不能なエラーが検出された。

トップ

パラメーター

| キーワード | 記述 | 選択項目 | 注 |
|----------|---------------|--|--------------|
| FILE | ファイル | 修飾オブジェクト名 | 必須, 定位置 1 |
| | 修飾子 1: ファイル | 名前 | |
| | 修飾子 2: ライブラリー | 名前, *LIBL, *CURLIB | |
| MBR | メンバー | 名前, *FIRST | オプション, 定位置 2 |
| OUTPUT | 出力 | *, *PLOT, *PRINT | オプション |
| DEVTYPE | 装置タイプ | 7372, 7371, 5224, 5225, 4234, IPDS, 4214, 6180, 6182 | オプション |
| PENRATE | プロッターのペン速度 | 1-100, 100 | オプション |
| PENWTH | プロッターのペンの幅 | 1-10, 3 | オプション |
| PLTADR | プロッター・アドレス | 1-31, *SEARCH | オプション |
| HRZPPR | プロッターの用紙(横方向) | *YES, *NO | オプション |
| PPRSIZE | プロッターの用紙サイズ | *SMALL, *LARGE | オプション |
| FORMFEED | 用紙送り | *AUTOCUT, *CUT | オプション |

トップ

ファイル (FILE)

表示するグラフィックス・データが入っている物理データベース・ファイルを指定してください。

使用できるライブラリーの値は次の通りです。

***LIBL** データベース・ファイルを見つけるためにライブラリー・リストが使用されます。

***CURLIB**

データベース・ファイルを見つけるためにジョブの現行ライブラリーが使用されます。ライブラリー・リストに現行ライブラリー項目が存在しない場合には、QGPLが使用されます。

ライブラリー名

データベース・ファイルが入っているライブラリーを指定してください。

[トップ](#)

メンバー (MBR)

表示するデータが入っているデータベース・ファイル・メンバーを指定してください。

使用できる値は、次の通りです。

***FIRST**

FILEパラメーターで指定されたデータベース・ファイルの最初のメンバーが使用されます。

メンバー名

データを表示するために使用されるファイル・メンバーの名前。

[トップ](#)

出力 (OUTPUT)

ファイルを、表示(グラフィックス対応ワークステーションに)、作図、または印刷することを指定してください。

使用できる値は、次の通りです。

***** ファイルがグラフィックス対応ワークステーションに表示されます。

***PLOT**

ファイルが使用可能なプロッターの1つに作図されます。

***PRINT**

ファイルが使用可能な印刷装置の1つに印刷されます。

[トップ](#)

装置タイプ (DEVTYPE)

ファイルを印刷または作図する装置タイプを指定してください。このパラメーターは、OUTPUT(*PLOT)またはOUTPUT(*PRINT)が指定された場合にだけ適切です。

使用できる値は、次の通りです。

- 7372** 7372プロッターが図表を作図します。
- 7371** 7371プロッターが図表を作図します。
- 6180** 6180プロッターが図表を作図します。
- 6182** 6182プロッターが図表を作図します。
- 5224** 5224印刷装置が図表を印刷します。
- 5225** 5225印刷装置が図表を印刷します。
- 4214** 4214印刷装置が図表を印刷します。
- 4234** 4234印刷装置が図表を印刷します。
- IPDS** その位置で導入されたグラフィックス対応高機能印刷装置データ・ストリーム(IPDS)印刷装置です。4234, 4028, 3812, または3816印刷装置のいずれかを使用している時に、このパラメーターを指定してください。

[トップ](#)

プロッターのペン速度 (PENRATE)

ファイルが作図されている時のプロッターのペンの速度を指定してください。

使用できる値は、次の通りです。

100 このペンは100%の速度で図表を作図します。

ペン速度

パーセントとして指定されたプロッターのペンの速度。

[トップ](#)

プロッターのペンの幅 (PENWTH)

ファイルが作図されている時のペンのストロークの幅を指定してください。

使用できる値は、次の通りです。

3 ペンのストロークは0.3ミリメートルです。

ペン幅 ペンのストロークを指定する数値(0.1-1.0ミリメートル)。

[トップ](#)

プロッター・アドレス (PLTADR)

プロッターが位置付けられているプロッター・アドレスを指定してください。

使用できる値は、次の通りです。

*SEARCH

このファイルは、指定したアドレスによって位置付けられた最初のプロッターで作図されます。

プロッター・アドレス

プロッターの位置を指定する1-31の数値。

トップ

プロッターの用紙(横方向) (HRZPPR)

プロッターの用紙の位置を指定してください。

使用できる値は、次の通りです。

***YES** 用紙の長い方が横方向です。

***NO** 用紙の短い方が横方向です。

トップ

プロッターの用紙サイズ (PPRSIZE)

ファイルを作図する用紙のサイズを指定してください。

使用できる値は、次の通りです。

***SMALL**

ファイルは210X297ミリメートル(8.5X11インチ)の用紙に作図されます。

***LARGE**

ファイルは297X420ミリメートル(11X17インチ)の用紙に作図されます。

トップ

用紙送り (FORMFEED)

プロッターが自動的に用紙をセットすることを指定してください。

使用できる値は、次の通りです。

***AUTOCUT**

プロッターが自動的に用紙をセットします。

***CUT** 作図する前に用紙を手操作でセットする必要があります。

トップ

例

なし

トップ

エラー・メッセージ

*ESCAPE メッセージ

BGU0670

BGUはすでに活動状態になっている。

BGU9002

BGUセッションが異常終了した。

BGU9003

BGU操作時に回復不能なエラーが検出された。

[トップ](#)

BGU開始 (STRBGU)

実行可能場所: 対話環境 (*INTERACT *IPGM *IREXX *EXEC)
スレッド・セーフ: いいえ

パラメーター
例
エラー・メッセージ

ビジネス・グラフィックス・ユーティリティー開始(STRBGU)コマンドは、ビジネス・グラフィックス・ユーティリティー(BGU)を開始します。

STRBGUコマンド用のパラメーターはありません。

エラー・メッセージ: STRBGU

*ESCAPE メッセージ

BGU0670

BGUはすでに活動状態になっている。

BGU9002

BGUセッションが異常終了した。

BGU9003

BGU操作時に回復不能なエラーが検出された。

[トップ](#)

パラメーター

なし

[トップ](#)

例

なし

[トップ](#)

エラー・メッセージ

*ESCAPE メッセージ

BGU0670

BGUはすでに活動状態になっている。

BGU9002

BGUセッションが異常終了した。

BGU9003

BGU操作時に回復不能なエラーが検出された。

[トップ](#)

付録. 特記事項

本書は米国 IBM が提供する製品およびサービスについて作成したものです。

本書に記載の製品、サービス、または機能が日本においては提供されていない場合があります。日本で利用可能な製品、サービス、および機能については、日本 IBM の営業担当員にお尋ねください。本書で IBM 製品、プログラム、またはサービスに言及していても、その IBM 製品、プログラム、またはサービスのみが使用可能であることを意味するものではありません。これらに代えて、IBM の知的所有権を侵害することのない、機能的に同等の製品、プログラム、またはサービスを使用することができます。ただし、IBM 以外の製品とプログラムの操作またはサービスの評価および検証は、お客様の責任で行っていただきます。

IBM は、本書に記載されている内容に関して特許権 (特許出願中のものを含む) を保有している場合があります。本書の提供は、お客様にこれらの特許権について実施権を許諾することを意味するものではありません。実施権についてのお問い合わせは、書面にて下記宛先にお送りください。

〒106-0032
東京都港区六本木 3-2-31
IBM World Trade Asia Corporation
Licensing

以下の保証は、国または地域の法律に沿わない場合は、適用されません。IBM およびその直接または間接の子会社は、本書を特定物として現存するままの状態を提供し、商品性の保証、特定目的適合性の保証および法律上の瑕疵担保責任を含むすべての明示もしくは黙示の保証責任を負わないものとします。国または地域によっては、法律の強行規定により、保証責任の制限が禁じられる場合、強行規定の制限を受けるものとしします。

この情報には、技術的に不適切な記述や誤植を含む場合があります。本書は定期的に見直され、必要な変更は本書の次版に組み込まれます。IBM は予告なしに、随時、この文書に記載されている製品またはプログラムに対して、改良または変更を行うことがあります。

本書において IBM 以外の Web サイトに言及している場合がありますが、便宜のため記載しただけであり、決してそれらの Web サイトを推奨するものではありません。それらの Web サイトにある資料は、この IBM 製品の資料の一部ではありません。それらの Web サイトは、お客様の責任でご使用ください。

IBM は、お客様が提供するいかなる情報も、お客様に対してなら義務も負うことのない、自ら適切と信ずる方法で、使用もしくは配布することができるものとします。

本プログラムのライセンス保持者で、(i) 独自に作成したプログラムとその他のプログラム (本プログラムを含む) との間での情報交換、および (ii) 交換された情報の相互利用を可能にすることを目的として、本プログラムに関する情報を必要とする方は、下記に連絡してください。

IBM Corporation
Software Interoperability Coordinator, Department 49XA
3605 Highway 52 N
Rochester, MN 55901
U.S.A.

本プログラムに関する上記の情報は、適切な使用条件の下で使用することができますが、有償の場合もあります。

本書で説明されているライセンス・プログラムまたはその他のライセンス資料は、IBM 所定のプログラム契約の契約条項、IBM プログラムのご使用条件、またはそれと同等の条項に基づいて、IBM より提供されます。

IBM 以外の製品に関する情報は、その製品の供給者、出版物、もしくはその他の公に利用可能なソースから入手したものです。IBM は、それらの製品のテストは行っておりません。したがって、他社製品に関する実行性、互換性、またはその他の要求については確認できません。IBM 以外の製品の性能に関する質問は、それらの製品の供給者をお願いします。

本書には、日常の業務処理で用いられるデータや報告書の例が含まれています。より具体性を与えるために、それらの例には、個人、企業、ブランド、あるいは製品などの名前が含まれている場合があります。これらの名称はすべて架空のものであり、名称や住所が類似する企業が実在しているとしても、それは偶然にすぎません。

著作権使用許諾:

本書には、様々なオペレーティング・プラットフォームでのプログラミング手法を例示するサンプル・アプリケーション・プログラムがソース言語で掲載されています。お客様は、サンプル・プログラムが書かれているオペレーティング・プラットフォームのアプリケーション・プログラミング・インターフェースに準拠したアプリケーション・プログラムの開発、使用、販売、配布を目的として、いかなる形式においても、IBM に対価を支払うことなくこれを複製し、改変し、配布することができます。このサンプル・プログラムは、あらゆる条件下における完全なテストを経ていません。従って IBM は、これらのサンプル・プログラムについて信頼性、利便性もしくは機能性があることをほのめかしたり、保証することはできません。お客様は、IBM のアプリケーション・プログラミング・インターフェースに準拠したアプリケーション・プログラムの開発、使用、販売、配布を目的として、いかなる形式においても、IBM に対価を支払うことなくこれを複製し、改変し、配布することができます。

それぞれの複製物、サンプル・プログラムのいかなる部分、またはすべての派生的創作物にも、次のように、著作権表示を入れていただく必要があります。

((C) (御社名) (年). このコードの一部は、IBM Corp. のサンプル・プログラムから取られています。 (C) Copyright IBM Corp. 1998, 2006. All rights reserved.

この情報をソフトコピーでご覧になっている場合は、写真やカラーの図表は表示されない場合があります。

商標

以下は、IBM Corporation の商標です。

Advanced Function Printing

AFP

AS/400

CICS

COBOL/400

C/400

DataPropagator

DB2

IBM

Infoprint

InfoWindow

iSeries
LPDA
OfficeVision
i5/OS
Print Services Facility
RPG/400
SystemView
System/36
TCS
WebSphere

Microsoft、Windows、Windows NT および Windows ロゴは、Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標です。

Java およびすべての Java 関連の商標およびロゴは、Sun Microsystems, Inc. の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

UNIX は、The Open Group の米国およびその他の国における登録商標です。

他の会社名、製品名およびサービス名等はそれぞれ各社の商標です。

使用条件

これらの資料は、以下の条件に同意していただける場合に限りご使用いただけます。

個人使用: これらの資料は、すべての著作権表示その他の所有権表示をしていただくことを条件に、非商業的な個人による使用目的に限り複製することができます。ただし、IBM の明示的な承諾をえずに、これらの資料またはその一部について、二次的著作物を作成したり、配布（頒布、送信を含む）または表示（上映を含む）することはできません。

商業的使用: これらの資料は、すべての著作権表示その他の所有権表示をしていただくことを条件に、お客様の企業内に限り、複製、配布、および表示することができます。ただし、IBM の明示的な承諾をえずにこれらの資料の二次的著作物を作成したり、お客様の企業外で資料またはその一部を複製、配布、または表示することはできません。

ここで明示的に許可されているもの以外に、資料や資料内に含まれる情報、データ、ソフトウェア、またはその他の知的所有権に対するいかなる許可、ライセンス、または権利を明示的にも黙示的にも付与するものではありません。

資料の使用が IBM の利益を損なうと判断された場合や、上記の条件が適切に守られていないと判断された場合、IBM はいつでも自らの判断により、ここで与えた許可を撤回できるものとさせていただきます。

お客様がこの情報をダウンロード、輸出、または再輸出する際には、米国のすべての輸出入関連法規を含む、すべての関連法規を遵守するものとします。

IBM は、これらの資料の内容についていかなる保証もしません。これらの資料は、特定物として現存するままの状態を提供され、商品性の保証、特定目的適合性の保証および法律上の瑕疵担保責任を含むすべての明示もしくは黙示の保証責任なしで提供されます。



Printed in Japan