



IBM DB2 Universal Database



릴리스 정보

버전 8.2 *FixPak 3*(버전 8.1 *FixPak 10*과 동일)

IBM DB2 Universal Database



릴리스 정보

버전 8.2 *FixPak 3*(버전 8.1 *FixPak 10*과 동일)

이 정보와 이 정보가 지원되는 제품을 사용하기 전에, 반드시 주의사항에 나와 있는 일반 정보를 읽으십시오.

이 문서에는 IBM의 소유권 정보가 들어 있습니다. 이 정보는 라이선스 계약에 의거하여 제공되며 저작권법의 보호를 받습니다. 이 책에 들어 있는 정보는 어떠한 제품에 대한 보증도 아니며, 이 책에 제공된 어떠한 내용도 이와 같이 해석되어서는 안됩니다.

IBM 서적을 주문하려면 온라인을 통하거나 한국 IBM 담당자에게 문의하십시오.

- 책을 온라인으로 주문하려면 IBM Publication Center(www.ibm.com/shop/publications/order)를 방문하십시오.
- 한국 IBM 담당자에게 문의하려면 IBM Directory of Worldwide Contacts(www.ibm.com/planetwide)를 방문하십시오.

미국 또는 캐나다의 DB2 마케팅 및 판매 부서에서 DB2 책을 주문하려면 1-800-IBM-4YOU(426-4968)로 전화하십시오.

IBM에 정보를 보내는 경우, IBM은 귀하의 권리를 침해하지 않는 범위 내에서 적절하다고 생각하는 방식으로 귀하가 제공한 정보를 사용하거나 배포할 수 있습니다.

목차

릴리스 정보	ix	Query Patroller에 새 데이터베이스 파티션 그룹 정의	34
릴리스 정보	1	Query Patroller 클라이언트 도구 설치	35
이 릴리스의 새로운 기능	1	데이터베이스의 베타 버전 재작성	35
Linux 운영 체제에서 추가 Query Patroller 지원	1	DB2 UDB의 자국어 버전용 MDAC 파일 설치	35
Java 스토어드 프로시저의 개발 센터에서 개선된 기능	1	DB2 Universal Database Workgroup Server Edition의 DB2 라이선스 규정	35
PHP에서 원시 DB2 드라이버 지원	1	추가 아시아 글꼴 설치(Linux)	35
zSeries용 64비트 Linux에서 31비트 응용프로그램 지원	1	JDK(Java Development Kits)를 사용하도록 개발 센터 구성(Linux)	37
DB2 Cube Views의 개선된 기능	2	United Linux 1.0 및 SuSE Linux 분산에 그룹 및 사용자 ID 작성	37
제품 수정 실행기록	3	도움말 시스템 디먼이 db2_install 명령으로 설치 후 시작하지 않음(UNIX 및 Linux)	37
호환성 문제	4	Ready for Tivoli 인에이블먼트(UNIX)	38
역호환성	4	설치 이미지 축소 도구 - db2iprune(Windows)	39
제품 호환성	12	DB2 Universal Database, 버전 8 문서 설치 제한사항(Windows)	39
설치, 이주, 업그레이드 및 구성 정보	25	최신 레벨로 갱신된 이전 설치(Windows)	39
하드웨어 및 소프트웨어 요구사항	25	DB2 .NET Data Provider의 시스템 요구사항 (Windows)	39
설치 참고사항	25	비관리자로서 DB2 버전 8 클라이언트 및 DB2 Connect PE 설치(Windows)	40
DB2 설치 마법사의 새 옵션(Windows)	25	이주 참고사항	40
DB2 설치 마법사의 변경사항(Windows)	26	EXPLAIN 테이블 이주	40
강화된 보안 설치 제한사항(Windows)	26	이전 버전에서 XML Extender 이주	41
디렉토리 경로에 공백을 포함할 수 없음(Linux 및 UNIX)	28	DataJoiner 또는 복제 사용시 DB2 Universal Database 이주	41
Red Hat Enterprise Linux 4 요구사항	28	DB2 Universal Database 이주(Windows)	41
DB2 UDB의 JDK 레벨(IA64의 Linux 및 POWER의 Linux)	28	DB2 버전 8 Windows 32비트 데이터베이스를 Windows 64비트로 이주	42
설치 이미지 압축 해제(Linux 및 UNIX)	29	MCS 환경에서 DB2 UDB 버전 7을 버전 8.2.2로 이주	42
DB2 UDB는 영어 이외의 설치 경로를 허용하지 않음(Windows)	30	데이터베이스 이주(IA64 기반 HP-UX)	46
여러 제품의 FixPak 다운로드 및 압축 해제 (Windows)	30	설치 제거 정보	47
설치 이미지에서 DB2 UDB 설치(Linux 및 UNIX)	30	DB2 UDB 자동 설치 제거(Windows)	47
설치 이미지에서 DB2 UDB 설치(Windows)	31	자동 설치 제거를 사용하여 DB2 정보 센터에 대해 제품 코드(Windows)	48
DB2 UDB 응답 파일 설치에 필요한 디스크 스페이스	32	알려진 한계, 문제점 및 임시 해결책	49
db2setup 명령을 사용한 제품 추가의 제한사항 (Linux 및 UNIX)	32	제한사항	49
DB2 웹 도구	33		
FixPak 적용 후 Query Patroller 패키지 바인딩	33		
FixPak 3 레벨 이상에서 Query Patroller 설치	34		
Query Patroller 서버 설치	34		

불완전한 결과를 리턴하는 SNAP_GET_DB 테이블 함수.	49	AMD64에서 Linux 운영 체제용 GUI 도구 . . .	57
IMPORT REPLACE가 Not Logged Initially절을 받아들이지 않음.	49	GUI 도구의 최소 표시 설정.	57
Long 필드 및 LOB 데이터는 올바른 위치 테이블 재구성으로 재구성할 수 없음	50	창의 제목 표시줄에 부적절하게 표시되는 GB18030 문자	57
블로킹 커서에서 동작을 잠그면 클라이언트 응용 프로그램에서 불일치가 나타날 수 있음	50	파티션되지 않는 정보 카탈로그 센터 테이블 . . .	57
ODBC로 파일에 데이터 익스포트 웨어하우스 프로그램	50	DYN_QUERY_MGMT를 사용하지 않을 경우의 Query Patroller 제한사항	58
개발 센터의 통합 SQL 디버거에서 지원되지 않는 데이터 유형	50	Query Patroller 결과 테이블이 현재 DB2QPRT 스키마 사용	58
개발 센터에서 구조화된 유형	51	Health 표시기 제한사항	59
64비트 운영 체제의 개발 센터 제한사항.	51	알려진 문제점 및 임시 해결책	59
개발 센터(Linux)	51	- 및 + 문자를 포함하는 컬럼에서 인덱스를 IXF 파일로 익스포트.	59
큰따옴표가 있는 스토어드 프로시저 디버깅	51	db2ReadLog API 호출시 CLI0116E 또는 SQL0428N 오류	59
개발 센터에서 Java 루틴이 컴파일하는 데 사용할 경로 설정	51	"db2gcf -k" 명령이 DB2 UDB Workgroup Server Edition에서 실패함	60
Java 스토어드 프로시저의 동시 실행 및 디버거에 대한 개발 센터 한계	51	DRDA 랩퍼의 SQL1224 오류(AIX).	60
DB2SystemMonitor.getServerTimeMicros 메소드가 지원되지 않음.	52	Microsoft Visual Studio .NET Framework 1.1에서 단축키가 작동하지 않음	61
IBM XL C/C++ 컴파일러 런타임이 설치되어야 함(iSeries 및 pSeries 시스템의 64비트 Linux)	52	중국어 로케일(AIX)	61
범용 JDBC 드라이버 유형 2가 DB2 UDB 버전 8.2.2에서 지원되지 않음(Linux AMD64)	53	중국어 로케일(Red Hat Linux)	61
PHP 응용프로그램의 커서	53	Merant 드라이버 관리 프로그램 비호환성(UNIX)	62
ConnectNode CLI/ODBC 구성 키워드 한계	53	NFS APAR IY32512 - 스레드 사용 불가능 (AIX)	65
SQLColumns 함수(CLI) 제한사항.	53	SQLFLAG(STD) 프리컴파일러 옵션 오류	65
CLI 패키지의 바인드 옵션 제한사항	53	DB2 Connect에서 Sysplex 사용시 연결 풀이 사용 가능해야 함	65
CLI LOAD 유틸리티 제한사항.	54	DB2 Connect 사용자 정의 어드바이저	66
지원되지 않는 도구 카탈로그 데이터베이스 작성 (AMD64의 Linux).	54	도구 카탈로그 데이터베이스 작성 실패(HP-UX)	66
지원되지 않는 도구 카탈로그 데이터베이스 작성 (AIX, Solaris 운영 환경 및 HP-UX)	55	DB2 GUI 도구에서 인도 문자 표시	67
DB2 UDB Express 및 DB2 Workgroup Server Edition V8.2의 메모리 한계	55	zSeries 서버(Linux)에서 GUI 도구를 지원하지 않음.	67
웨어하우스 프로세스가 간격에 따라 실행되도록 스케줄링	55	DB2 정보 센터 검색 용어에 숫자가 포함된 경우 검색 용어를 따옴표로 묶음	68
버전 8의 SNA 지원 제한사항	55	태그 언어 파일 импорт 중 정보 카탈로그 센터 로그 파일이 생성되지 않음.	68
보안 플러그인 문제점 및 DB2 UDB 클라이언트의 제한사항(Windows)	56	Query Patroller 패키지 바인딩.	69
연결 시도 중 성공적인 로그인 보고의 실패(AIX)	56	Query Patroller에서 포트 사용 불가능(Windows)	69
지원되지 않는 2 파트 사용자 ID(Windows ME)	56	보안 환경(Windows)	70
IXF 파일에서 DBCS 문자를 지원하지 않는 로드 및 импорт 컬럼 페이지.	57	이름을 바꾼 XML Extender 샘플 프로그램	70
		고유하지 않은 속성 및 요소 이름을 포함하는 XML Extender의 문서 분석	72
		DB2 Connect 사용시 SNA와 TCP/IP 사이의 차이	74
		문서 갱신사항	75

관리: 구현.	75	API 참조서.	103
자동 스토리지	75	SYNCPOINT 옵션 지원	103
기존 테이블에 생성된 컬럼 정의	75	SQLEDBDESC 구조의 새 필드.	103
레지스트리 변수 집계	75	SQLB-TBSPQRY-DATA 구조에서 새 필드에	
리모트 클라이언트에 대한 인증 고려사항	76	대한 정정사항	103
직접 I/O(DIO)와 동시 I/O(CIO) 지원	76	응용프로그램 개발: 응용프로그램 빌드 및 실행	103
분배자 기술 및 자동 클라이언트 리라우팅	77	동적 재구성 샘플(AIX)	103
DB2 Connect 서버에서의 카탈로그화에 대한 자		Linux 지원 개발 소프트웨어	104
동 클라이언트 리라우트 고려사항	78	SQL 프로시저에 대한 프리컴파일 및 바인드 옵션	
로컬 시스템 어카운트 지원(Windows)	78	사용자 정의.	108
2 파트 사용자 ID 지원	79	필요한 C/C++ 컴파일 옵션(POWER 64비트의	
Kerberos 인증 세부사항	79	Linux)	108
Kerberos 지원에 대한 추가 정보	79	Micro Focus COBOL 스토어드 프로시저에 대	
관리: 성능.	80	한 컴파일 및 링크 명령(HP-UX).	108
조정자 유틸리티.	80	Micro Focus COBOL의 최소 지원 버전	
테이블 재구성 메소드 선택	81	(HP-UX).	108
FCM 메모리의 대형 페이지 지원(AIX 5L 64비		Micro Focus COBOL 스토어드 프로시저에 대	
트)	81	한 환경 변수 설정(Windows)	109
DB2_RESOURCE_POLICY 레지스트리 변수가		응용프로그램 개발: 콜 레벨 인터페이스(CLI).	109
새 요소를 승인합니다.	82	SQLDescribeParam 함수(CLI)의 진단 테이블	
새 시스템 환경 변수(Linux).	83	갱신	109
새 통신 레지스트리 변수.	84	콜 레벨 인터페이스(CLI)의 비동기 실행	109
새 성능 변수.	85	SQL_ATTR_PING_DB 연결 속성	110
SQL 컴파일러 변수	87	SQLBindParameter 함수(CLI)	110
구성 매개변수 갱신사항	87	SQLMoreResults 함수(CLI)	110
SQLDBCONF 데이터베이스 구성 매개변수 파일	88	추가 환경 속성.	111
DB2_HASH_JOIN 디폴트값으로 변경	88	동적 화면 이동 커서 요구사항.	111
더 이상 사용되지 않는 DB2NTNOCACHE 레지		RetCatalogAsCurrServer CLI/ODBC 구성 키워	
스트리 변수	89	드	111
Explain 테이블 및 Explain 정보의 구성.	89	ReceiveTimeout CLI/ODBC 구성 키워드.	112
Explain 정보 캡처에 대한 지침.	89	SQL_ATTR_RECEIVE_TIMEOUT 명령문 속	
db2CfgGet API, collate_info 매개변수의 추가		성	112
리턴 코드.	90	Reopt CLI/ODBC 구성 키워드	112
디폴트 프리페치 크기 및 갱신 디폴트값 자동 설		SQL_ATTR_REOPT 명령문 속성	113
정	91	CurrentPackageSet CLI/ODBC 구성 키워드	
관리: 계획.	92	SQL_ATTR_CURRENT_PACKAGE_SET 연	
범위 클러스터 테이블	92	결 속성	115
카탈로그 테이블 스페이스 디자인	92	MapBigintCDefault CLI/ODBC 구성 키워드	
지원되는 지역 코드 및 코드 페이지	92	DescribeOutputLevel CLI/ODBC 구성 키워드	
DB2 Universal Database에서 지원하는 XA 기		116	
능	93	116	
xa_open 문자열 형식의 갱신된 TPM 및		응용프로그램 개발: 프로그래밍 클라이언트 응용프	
tp_mon_name 값	96	로그랩.	118
코드 페이지 923 및 924의 변환표 활성화	97	DB2 Universal JDBC 드라이버 연결 집중기 및	
유료화 기호가 사용 가능한 코드 페이지의 변환표		Sysplex 워크로드 밸런스	118
파일.	98	OleDbReportIsLongForLongTypes CLI/ODBC	
		구성 키워드.	126

OleDbSQLColumnsSortByOrdinal CLI/ODBC	
구성 키워드	127
IBM DB2 OLE DB Provider의 DB2 데이터	
소스 등록 정보 그룹	128
DB2Binder 구문 다이어그램의 올바르지 않은	
URL 구문	130
DB2 Universal JDBC 드라이버 클라이언트 리	
라우팅	130
DB2 Universal JDBC 드라이버 구성 등록 정보	
사용자 정의	133
db2secFreeToken 함수 제거	134
사용자 정의 보안 플러그인을 주의하여 전개	135
보안 플러그인	135
보안 플러그인 API	135
보안 플러그인 이름 지정 규칙(Linux 및 UNIX)	135
보안 플러그인 라이브러리에 대한 제한사항 . .	135
GSS-API 보안 플러그인에서 지원되지 않는 다	
중 플로우 인증	136
GSS-API 보안 플러그인에서 지원되지 않는 메	
시지 암호화 및 서명	136
독립형 응용프로그램에서 트랜잭션의 내재된 종	
료	136
분산 트랜잭션 지원	136
응용프로그램 개발: 프로그래밍 서버 응용프로그램	136
다중 결과 세트 CLR(Common Language	
Runtime) 프로시저	136
CLR 루틴 실행 제어 모드(EXECUTION	
CONTROL 절)	137
CLR(Common language runtime) 루틴에서 최	
대 10진수 정밀도 및 스케일	138
명령 참조서	138
REORGCHK 명령	138
REORG INDEXES/TABLE 명령	139
BACKUP DATABASE 명령	141
데이터베이스 이주	141
db2inidb - 미러링된 데이터베이스 명령 초기화	141
db2iupdt 명령에 대한 사용 참고사항	141
db2sqljcustomize 명령에 대한 새 매개변수 . .	142
sqlj 명령에 대한 새 매개변수	142
모니터 및 문제점 해결 명령(db2pd) 갱신 . . .	142
SET CLIENT 명령의 갱신사항	144
PRECOMPILE 명령의 갱신사항	144
UPDATE HISTORY FILE 명령의 갱신사항	144
EXPORT 및 IMPORT 명령의 갱신사항	145
LOAD 명령의 갱신사항	145
로드 유틸리티의 파일 유형 수정자	145

임포트 유틸리티의 파일 유형 수정자	146
ATTACH 명령	147
RECOVER DATABASE 명령	147
UPDATE HISTORY FILE 명령	148
db2upd8 - 버전 8 현재 레벨로 데이터베이스	
갱신 명령	148
트랩 파일 형식화(Windows)	151
데이터 이동	151
익스포트, 임포트 및 로드 유틸리티에 사용되는	
바인드 파일	151
버퍼된 삽입으로 임포트 사용	152
임포트 유틸리티 사용시 인덱스 정보 손실 . . .	152
데이터 복구 및 고가용성	152
백업 개요	152
백업 사용	153
고가용성 재해 복구 개요	153
플랫폼간 백업 및 리스토어 지원	154
테이프에 백업(Linux)	154
Tivoli Storage Manager	154
HADR 로컬 호스트 및 로컬 서비스 매개변수에	
대한 값 제한사항	155
고가용성 재해 복구에 대한 추가 시스템 요구사	
항	155
고가용성 재해 복구를 위한 비복제 조작 . . .	156
HADR에서 지원하지 않는 원시 로그	156
Data Warehouse Center	156
웨어하우스 변환기를 설치하기 전에 데이터베이스	
관리 프로그램 구성 갱신	156
Data Warehouse Center에 추가된	
VW_NETRC 환경 변수(UNIX)	157
DB2 Data Warehouse Center에 필요한 유니코	
드 형식의 데이터베이스	157
DB2 웨어하우스 소스 및 목표 정의	157
비즈니스 인텔리전스 자습서의 갱신사항 . . .	158
웨어하우스 로그 파일의 제거 한계 설정 . . .	158
CURSOR 로드와 대한 Data Warehouse	
Center 지원	159
유니코드 웨어하우스 제어 데이터베이스 이주 및	
제한사항	159
수정된 컬럼에 대한 날짜 기간 변경	159
Data Warehouse Center에서 통계 변환기 정의	160
iSeries 웨어하우스 에이전트에 대한 전제조건	160
DB2 .NET Data Provider	160
동시 활성 데이터 판독기 지원	160
DB2Connection.ConnectionString 등록 정보	160
DB2 Connect	161

게이트웨이를 통한 인증 유형 조정 변경	161	터미널 서비스 클라이언트를 사용할 때 해상도	
새 보안 시나리오	161	제한사항	182
다이어그램에 대한 정정사항	161	쿼리 제출에 대한 새 그룹 지원	182
개발 센터	162	Query Patroller 스케줄 제한	182
레벨 9.2.9의 Distributed Debugger를 사용하는		RUN IN BACKGROUND QUERY 명령을 사	
DB2 개발 센터 버전 8.2	162	용하기 위해 필요한 권한	182
DB2 개발 센터 변수 범위 변경 창의 길이 제한	162	결과 테이블의 별명 작성	183
DB2 Universal 유형 2 및 유형 4 드라이버에		분리(Fenced) 사용자 ID에 필요한 qpdiag.log	
대한 제한사항	163	파일 및 경로에 대한 쓰기 액세스	184
GUI 도구	163	빠른 시작	184
명령문 종료 문자 수정	163	메모리 요구사항	184
제어 센터의 데이터베이스 세부사항 분할창에서		DB2 UDB 클라이언트 지원 명시	184
데이터베이스의 사용 불가능 상태.	165	커널 매개변수 수정(Linux).	185
디폴트 값인 테이블 출력에 기록 생성(이벤트 모		커널 매개변수 수정(Solaris 운영 환경).	186
니터 작성)	165	다운로드 가능한 DB2 Universal Database	
정보 카탈로그 센터	166	Express Edition Version 8.2 Basics 매뉴얼	186
구성 샘플 스크립트	166	데이터베이스가 이주 준비 상태인지 확인	187
웹 서버 구성	166	DB2 UDB의 일반 기준 인증.	187
설치 및 구성 보충 설명서	166	Spatial Extender	187
I DB2 노드 구성 파일 - db2nodes.cfg	166	Spatial Extender 설치 확인	187
DB2NOLIOAIO 레지스트리 변수가		SQL 관리 루틴	188
DB2LINUXAIO로 교체됨(Linux)	167	SNAP_GET_DYN_SQL 테이블 함수의 결과 세	
DB2 UDB용 응용프로그램 서버(AS)	167	트에 문서화된 잘못된 컬럼 이름	188
DB2 임베디드(embedded) 응용프로그램 서버		버전별 뷰를 갖는 스냅샷 모니터 테이블 함수	188
(AS)의 개선사항	169	최소 8K 이상의 페이지 크기로 된 사용자 임시	
DB2 웹 도구 전개	169	테이블 스페이스를 요구하는	
블록 디바이스에서의 직접 I/O(Linux)	175	GET_DB_CONFIG 프로시저.	189
DB2 정보 센터 디먼(Linux 및 UNIX).	176	SQL 참조서.	189
응답 파일 키워드 및 샘플 파일	177	EXPLAIN_DIAGNOSTIC: 새 Explain 테이블	189
응답 파일 설치 오류 코드	178	EXPLAIN_DIAGNOSTIC_DATA: 새 Explain	
DB2 서버 설치에 필요한 사용자 어카운트		테이블.	190
(Windows)	178	Explain 기능에 사용되는 스키마.	191
비동기 I/O 지원(Linux).	178	날짜 시간 값의 문자열 표현	191
DB2 UDB 64비트 라이브러리 링크를 작성하도		시스템 모니터	192
록 수정된 db2ln(Linux 및 UNIX)	178	Health 표시기 요약	192
Query Patroller	179	연결 집중기를 사용하지 않으면서 분리된 응용프	
쿼리 클래스 동작 갱신	179	로그램 나열.	192
관리 쿼리 상태에 대한 정의 갱신사항	180	런타임 톨백 프로세스의 진행 모니터링	192
Query Patroller 실행기록 데이터 생성 프로그램		XML Extender	193
을 실행하기 전에 Explain 테이블 작성.	180	dxxGenXML, dxxGenXMLClob,	
실행기록 분석을 위한 Query Patroller 로그 파		dxxRetrieveXML 및 dxxRetrieveXMLClob 스	
일 점검	180	토어드 프로시저의 매개변수 변경사항	193
실행기록 데이터 생성 프로그램의 비정상 종료	181	DB2 UDB 데이터로 XML 문서 분석.	194
동적 쿼리 클래스 갱신사항.	181	1MB보다 큰 문서 분해.	194
중첩 쿼리 작동.	181	XML Extender를 사용하여 MQ XML UDF	
SQL문 유형별 제한사항.	182	구성	195

XML Extender 환경 변수		부록 B. IBM에 문의	199
DB2DXX_MIN_TMPFILE_SIZE	195	제품 정보	199
DB2XML.XMLVarchar UDT 재정의	196	부록 C. 주의사항	201
부록 A. DB2 UDB FixPak CD 디렉토리 구조	197	상표	204

릴리스 정보

내용:

릴리스 정보에는 다음 DB2[®] 버전 8 제품의 최신 정보가 들어 있습니다.

DB2[®] Universal Database Personal Edition
DB2[®] Universal Database™ Workgroup Server Edition
DB2 Universal Database™ Workgroup Server Unlimited Edition
DB2 Universal Database Enterprise Server Edition
DB2 Personal Developer's Edition
DB2 Universal Developer's Edition
DB2 Warehouse Manager
DB2 Warehouse Manager Sourcing Agent for z/OS[®]
DB2 Data Links Manager
DB2 Net Search Extender
DB2 Spatial Extender
DB2 Intelligent Miner™ Scoring
DB2 Intelligent Miner™ Modeling
DB2 Intelligent Miner Visualization
DB2 Connect™ Application Server Edition
DB2 Connect™ Enterprise Edition
DB2 Connect Personal Edition
DB2 Connect Unlimited Edition
DB2 Query Patroller™

| DB2 정보 센터(<http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2help/>)의 주제는 정기적으로 갱신되지만 모든 릴리스에서 반드시 갱신되지는 않습니다. 릴리스 정보는 모든 릴리스에서 제공되므로 중요한 정보는 릴리스 정보에서 전달할 수 있습니다. 특히 다음과 같은 경우에 중요한 정보가 릴리스 정보에 포함됩니다.

- DB2 정보 센터의 주제가 해당 릴리스에 대해 갱신되지 않은 경우
- DB2 정보 센터를 갱신한 다음, 개발 후기에 중요한 정보가 나중에 발견된 경우

| 정보의 기본 소스는 DB2 정보 센터여야 합니다. DB2 제품의 특정 릴리스에 적용할 수 있는 최신 정보는 릴리스 정보를 검토해야 합니다. 또한 DB2 제품 설치와 관련된 특정 고려사항은 FixPak Readme를 검토해야 합니다. DB2 정보 센터에 대한 추가 세부사항은 이 절의 추가 자원 표제 아래에서 제공됩니다.

버전 정보:

최신 문서는 브라우저를 통해 액세스할 수 있는 최신 버전의 DB2 정보 센터에서 사용할 수 있습니다. 최신 문서를 다운로드할 수 있는 URL은 이 절 뒤에 나오는 추가 자원 절을 참조하십시오.

| DB2 UDB 릴리스 정보의 개정 표시는 추가 또는 변경된 텍스트를 표시합니다. 수직 막대(|)가 현재 릴리스에서 추가 또는 변경된 정보를 표시합니다.

디렉토리 경로:

Windows[®] 시스템은 백슬래시(\)를 사용하여 디렉토리 경로에서 디렉토리를 분리합니다. Linux[™] 및 UNIX[®] 시스템에서는 정방향 슬래시(/)를 분리문자로 사용합니다. 정보가 특정 플랫폼에만 해당될 경우 릴리스 정보는 이 규칙을 따릅니다. 그러나 정보가 플랫폼에 독립적일 경우, 표시되는 것과 다르게 디렉토리 경로를 입력해야 할 수도 있습니다. 예를 들어, Windows 시스템일 경우, 릴리스 정보에서 정방향 슬래시(/)를 표시하더라도 백슬래시(\)를 사용하여 디렉토리 경로를 입력해야 합니다. 반대로 Linux 또는 UNIX 시스템일 경우, 릴리스 정보에서 백슬래시(\)를 표시하더라도 정방향 슬래시(/)를 사용하여 디렉토리 경로를 입력해야 합니다.

DB2 Information Integrator:

DB2 Information Integrator의 현재 알려진 문제점 및 연관된 기술(페더레이티드 시스템, SQL 복제, Q 복제, 이벤트 공개, 웹 서비스 및 메타데이터 관리 등)에 대한 정보는 DB2 Information Integrator 릴리스 정보를 참조하십시오. DB2 Information Integrator 릴리스 정보는 DB2 Information Integrator 지원 웹 페이지인 <http://www.ibm.com/software/data/integration/db2ii/support.html>을 참조하십시오.

추가 자원:

DB2 문서를 HTML 형식으로 보려면, <http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2help/>에서 DB2 HTML 정보 센터에 액세스하십시오. 또는 시스템에 DB2 HTML 정보 센터를 설치할 수 있습니다. *DB2 HTML* 문서 CD 이미지는 위 사이트에서 다운로드할 수 있습니다. 최신 문서를 보려면 DB2 HTML 정보 센터 온라인에 액세스하거나 시스템에 설치할 *DB2 HTML* 문서 CD 이미지를 다운로드하십시오. PDF 문서는 HTML 정보 센터보다 갱신 빈도가 다소 낮습니다.

DB2 UDB 지원 웹 사이트에는 이 문서를 작성한 후 발견된 문서의 변경사항, 알려진 문제점 및 해결책을 설명하는 기술 정보 및 서비스 플래시가 들어 있습니다. DB2 UDB 지원 웹 사이트 주소는 <http://www.ibm.com/software/data/db2/udb/support.html>입니다.

DB2 제품 이주에 대한 정보는 <http://www-1.ibm.com/support/docview.wss?rs=71&uid=swg21200005>(DB2 이주 포털)에서 사용 가능합니다.

DB2 개발 센터 및 z/OS[®]용 DB2에 대한 자세한 정보는 <http://www.ibm.com/software/data/db2/os390/spb/>를 참조하십시오.

Data Links Manager 관리 안내 및 참조서가 FixPak 1의 PDF 형식(책 번호 SA30-1507-01)으로 갱신되었으며, DB2 지원 사이트 <http://www.ibm.com/software/data/db2/udb/support.html>에서 다운로드할 수 있습니다.

DB2 Life Sciences Data Connect 제품의 문서는 IBM® 소프트웨어 웹 사이트인 <http://www.ibm.com/software/data/db2/lifesciencesdataconnect/>에서 다운로드할 수 있습니다.

DB2 제품군에 대한 최신 정보는 *DB2 Magazine*의 무료 서브스크립션을 참조하십시오. Magazine의 온라인 개정판은 <http://www.db2mag.com>에서 볼 수 있으며, 서브스크립션 요청에 대한 지시사항도 이 사이트를 참조할 수 있습니다.

릴리스 정보

이 릴리스의 새로운 기능

이 절에서는 이 릴리스에서 사용 가능한 개선된 기능을 간략히 요약합니다.

Linux 운영 체제에서 추가 Query Patroller 지원

이제 Query Patroller가 다음 추가 플랫폼에서 지원됩니다.

- AMD64 및 Intel® EM64T 시스템(x86-64)의 Linux® 운영 체제(커널 2.6 이상 필요). Query Patroller는 이 플랫폼에서 32비트 및 64비트 DB2® UDB 인스턴스를 지원합니다.
- POWER™(iSeries 및 pSeries® 시스템)의 Linux 운영 체제(커널 2.6 이상 필요). Query Patroller는 이 플랫폼에서 64비트 DB2 UDB 인스턴스만 지원합니다.

Java 스토어드 프로시저의 개발 센터에서 개선된 기능

이제 개발 센터는 소스가 32K보다 크고 대상이 z/OS®용 DB2 UDB V7 서버인 Java™ 스토어드 프로시저를 빌드할 때 DB2 Universal JDBC 드라이버를 사용하도록 지원합니다. 이 지원을 추가하기 전에 Universal 드라이버는 z/OS용 DB2 UDB V8 Java 스토어드 프로시저만을 지원했습니다. 이 지원을 사용하려면 z/OS용 DB2 V7 APAR PK01445를 설치해야 합니다.

PHP에서 원시 DB2 드라이버 지원

IBM®은 PHP에서 작성된 응용프로그램에서 IBM DB2 Universal Database™ 서버로 연결할 때 PHP의 ibm_db2 확장을 사용하도록 공식적으로 지원합니다. ibm_db2 확장은 http://pecl.php.net/ibm_db2/에서 사용 가능하고 PHP 매뉴얼(<http://www.php.net/>)의 일부로 문서화되었습니다.

zSeries용 64비트 Linux에서 31비트 응용프로그램 지원

DB2 Universal Database 서버에 연결해야 하는 zSeries®용 64비트 Linux에서 실행하는 31비트 응용프로그램을 지원하려면 DB2 Runtime Client for 31-bit Linux for zSeries(<http://www.ibm.com/software/data/db2/udb/support.html>에서 다운로드 가능)를 사용하십시오. 이 구성은 같은 Linux 가상 시스템에서 64비트 Linux의 zSeries용 DB2 제품과 공존하지 않습니다.

DB2 Cube Views의 개선된 기능

DB2 Cube Views™ 버전 8.2 FixPak 3(버전 8.1 FixPak 10과 동일)에서는 버전 8.2 FixPak 2(버전 8.1 FixPak 9와 동일) 이후 작성된 DB2 Cube Views 메타데이터 및 최적화 어드바이저에 대한 여러 개선된 기능을 통합합니다.

추가 플랫폼 지원

DB2 Cube Views는 다음 플랫폼에 대한 지원을 추가합니다.

- PowerPC®용 Red Hat Enterprise Linux 3(32비트 및 64비트)
- AMD용 Red Hat Enterprise Linux 4(32비트 및 64비트)
- PowerPC용 SUSE Linux Enterprise Server 8(32비트 전용)
- AMD용 SUSE Linux Enterprise Server 9(32비트 및 64비트)

Degenerate Dimension에 대한 개선된 지원

DD(Degenerate dimension)는 사실 테이블만 참조하는 차원입니다. DD는 차원을 지정할 때 사용할 사실 테이블에 차원 정보(예: 시간소인)가 임베드된 경우 매우 유용합니다. 버전 8.2 FixPak 3(버전 8.1 FixPak 10과 동일)에서는 DD와 사실 오브젝트 간 자체 조인을 지정하지 않아도 됩니다.

요약 테이블을 개선하는 추가 함수 종속성 정보

이제 계층 구조의 레벨 간 함수 종속성을 지정할 수 있습니다. 함수 종속성을 통해 한 레벨의 레벨 키 속성을 계층 구조에서 상위 또는 하위 레벨의 레벨 키 속성에 맵핑할 수 있습니다.

고유 키가 있는 내부 조인 최적화 지원

최적화 규칙은 버전 8.2 FixPak 3(버전 8.1 FixPak 10과 동일)에서 완화되었습니다. 따라서 다음 유형의 조인을 포함하는 모델을 최적화할 수 있습니다.

- 고유 키 및 널(NULL)이 아닌 외부 키가 있는 내부 조인
- 고유 키 및 널(NULL) 입력 가능 외부 키가 있는 내부 조인

레벨에 추가된 유형 등록 정보

레벨에 레벨 유형(알 수 없음, 일반 또는 시간)을 지정하는 새 필수 등록 정보가 들어 있습니다.

사실 오브젝트 및 큐브 사실 오브젝트의 디폴트 수치

사실 오브젝트 및 큐브 사실 오브젝트의 디폴트 수치로 수치를 지정할 수 있습니다. 벤더 응용프로그램은 이 디폴트 수치를 드릴 다운 보고서의 시작 수치로 사용할 수 있습니다.

같은 레벨에서 선택적 구성원 정렬 속성 지원

같은 레벨의 정렬 속성은 선택적 메타데이터 등록 정보로, 이를 통해 일부 벤더 응용프로그램에서 결과 세트를 정렬할 수 있습니다. 예를 들어 시장 차원에 있는 도시 레벨의 정렬 속성으로 도시 레벨에서 오름차순의 도시 이름을 지정할 수 있습니다. 이 스펙을 사용하면 벤더 보고서에서 도시가 알파벳순으로 표시됩니다.

수치에 추가된 선택적 단위 등록 정보

도량 단위는 새 선택적 등록 정보로, 이를 통해 수치의 단위에 대한 설명 텍스트 문자열을 제공할 수 있습니다. 예를 들어 판매 수치로 달러를 지정하거나 판매 수량 수치로 판매한 상자를 지정할 수 있습니다. 벤더 응용프로그램은 단위 등록 정보를 수치 값 또는 수치 이름으로 표시할 수 있습니다.

계층 구조에 추가된 모든 선택적 레벨 등록 정보

계층 구조에는 모두 레벨을 지정하는 새 선택적 등록 정보가 들어 있습니다. 모두 레벨은 계층 구조의 하위 레벨에 있는 모든 구성원을 집계하는 정확히 하나의 구성원만 포함하는 계층 구조의 최상위 레벨입니다. 예를 들어 제품 차원에서 모두 레벨을 포함하는 경우 사실 테이블의 수치(예: 판매액)는 모든 제품에서 집계됩니다. 모두 레벨은 대부분의 계층 구조에서 유용합니다.

속성 관계는 사용되지 않음

속성 관계는 더 이상 사용되지 않습니다. 속성 관계 대신 레벨을 사용하여 계층 구조에 있는 하나 이상의 속성 간 관계를 모델화합니다.

CVSAMPLE 샘플 데이터베이스에서 갱신된 메타데이터

CVSAMPLE 샘플 데이터베이스에서 제공하는 메타데이터는 버전 8.2 FixPak 3(버전 8.1 FixPak 10과 동일)에 있는 모든 새 메타데이터의 개선된 기능에 대한 예를 포함하도록 확장되었습니다.

제품 수정 실행기록

이 FixPack에서 설명하는 APAR(Authorized Program Analysis Report)은 다음 웹 페이지를 참조하십시오.

<http://www.ibm.com/software/data/db2/udb/support/apars.html>

호환성 문제

역호환성

새 제품의 FixPak 레벨 및 설치

현재 컴퓨터에 설치된 다른 DB2 제품의 버전과 다른 레벨의 DB2[®] 제품을 설치해야 할 수도 있습니다. DB2 제품은 서로 레벨이 같아야 합니다.

설치할 제품이 같은 컴퓨터에 설치된 다른 DB2 제품 버전보다 더 최신 레벨인 경우 기존 DB2 제품을 최신 레벨로 갱신해야 합니다. 예를 들어 FixPak 10 레벨에서 iSeries[™]용 DB2 Connect[™]를 설치할 때 다른 DB2 제품 레벨이 FixPak 9인 경우 FixPak 10 레벨의 iSeries용 DB2 Connect를 설치하기 전에 먼저 현재 설치된 DB2 제품에 FixPak 10을 적용해야 합니다.

반대로 더 최신 버전의 DB2 제품이 설치된 컴퓨터에 제품을 설치하는 경우 다음과 같은 일부 지침을 따르십시오.

Windows[®] 운영 체제

FixPak을 사용하여 시스템에 같은 레벨의 제품을 직접 설치할 수 있습니다. 다음 명령을 사용하여 설치를 완료한 후 라이선스를 추가할 수 있습니다.

```
db2licm -a filename
```

여기서 *filename*은 라이선스 파일 이름입니다. 이 파일은 원래 미디어의 db2\license 디렉토리에 있습니다. 또한 이 라이선스를 FixPak의 db2\license 디렉토리에 추가하면 설치시 라이선스가 설치됩니다.

UNIX[®] 및 Linux[®] 운영 체제

전제조건:

추가 제품 또는 구성요소를 설치하기 전에 다음 항목을 중지해야 합니다.

- 기존 DB2 인스턴스
- DAS(DB2 Administration Server)

중지해야 하는 이 인스턴스 및 DAS는 추가 DB2 제품 또는 구성요소를 설치하는 DB2 설치에 속해 있습니다.

추가 지시사항은 *FixPak Readme*를 참조하십시오.

프로시저:

1. 현재 시스템에 설치된 하나 이상의 DB2 제품보다 레벨이 낮은 추가 제품 또는 구성요소를 설치하는 세 가지 방법이 있습니다. 다음 방법 중 하나를 선택하십시오.

db2setup 프로그램 실행

응답 파일을 사용하여 자동으로 또는 GUI를 사용하여 대화식으로

db2setup을 실행하십시오. db2setup을 사용하여 추가 제품 또는 구성요소를 설치하는 동안 인스턴스 작성과 같은 구성을 수행하지 마십시오.

추가 제품 또는 구성요소가 DB2 DAS를 필요로 하거나 지원하지만 현재 시스템에 DB2 DAS가 없는 경우 db2setup은 설치 중 DB2 DAS를 설정합니다. db2setup을 사용하여 DB2 DAS를 작성하는 중 일부 플랫폼에서 오류가 발생할 수 있습니다. 이는 예상되는 오류이며 무시할 수 있습니다.

db2setup 프로그램은 DB2 제품 CD 또는 설치하는 추가 제품이나 구성요소의 이미지에 있습니다.

db2setup의 사용법에 대한 자세한 정보는 *Command Reference* 안내서 및 설치 및 구성 보충 설명서를 참조하십시오.

db2_install 스크립트 실행

db2_install 스크립트는 영어가 아닌 언어와 메시지 구성요소를 제외하고 현재 DB2 설치 시 설치되지 않은 모든 구성요소를 설치합니다. 따라서 새 제품 또는 구성요소를 설치할 때 기존 DB2 구성요소를 갱신하지 않을 경우 db2_install을 사용해야 합니다.

db2_install 스크립트는 DB2 제품 CD 또는 설치하는 추가 제품이나 구성요소의 이미지에 있습니다.

db2_install 스크립트 사용법에 대한 자세한 정보는 설치 및 구성 보충 설명서를 참조하십시오.

시스템 설치 프로그램 사용

새 제품 또는 구성요소를 설치할 때 시스템 설치 프로그램을 사용하십시오.

시스템 설치 프로그램 사용법에 대한 자세한 정보는 설치 및 구성 보충 설명서를 참조하십시오.

2. 다음 태스크는 추가 제품 또는 구성요소를 설치한 후 수행해야 합니다.

a. 사전에 설치된 모든 제품에 일반 FixPak을 다시 적용하면 새 제품과 사전에 설치된 제품의 레벨이 모두 같아집니다.

이 시나리오를 설명하기 위해 다음 조건을 가정합니다.

- 현재 설치된 DB2 Universal Database™ Enterprise Server Edition 레벨이 FixPak 10입니다.
- 이제 이전 단계의 지시사항에 따라 FixPak 7의 DB2 Query Patroller™를 설치합니다.

사후 설치 단계로 일반 FixPak 10을 재적용해야 합니다.

주: FixPak 설치 동안 다음과 유사한 오류 메시지를 받을 수 있습니다.

```
The package db2cliv81 is already installed on  
the system.
```

```
Patch nnnnnnnn-nnn installation terminated  
abnormally.
```

```
To reinstall this patch, deinstall it first  
before attempting to reinstall it.
```

이미 시스템의 db2cliv81 레벨이 설치하는 FixPak 레벨과 같은 경우 이 오류가 발생합니다. 이 유형의 오류는 무시할 수 있습니다. 시스템 설치 프로그램을 사용하여 실제로 DB2 구성요소 또는 패키지 레벨이 설치하는 FixPak 레벨과 같은지 확인하십시오.

- b. db2iupdt 명령을 실행하여 현재 DB2 설치에 속하는 기존 DB2 인스턴스를 갱신하십시오.
- c. dasupdt 명령을 실행하여 현재 DB2 설치와 연관된 DB2 DAS를 갱신하십시오.
- d. 필요한 경우 db2isetup 명령을 실행하여 새 DB2 UDB 인스턴스를 작성하거나 기존 인스턴스를 구성하십시오.

FixPak 설치, 인스턴스 및 DB2 DAS 갱신, 기타 사후 설치 단계에 대한 자세한 내용은 *FixPak Readme*를 참조하십시오.

DB2 UDB 버전 8.2 데이터베이스의 역호환성

DB2 Universal Database™ 버전 8.2로 데이터베이스를 작성한 경우, 버전 8.1 레벨에서 이 데이터베이스를 사용할 수 없습니다. 이 데이터베이스는 버전 8.2 이상 레벨에서만 사용할 수 있습니다.

DB2 UDB 버전 8.2 레벨에서 작성된 데이터베이스에는 이전 버전에서 사용할 수 없는 추가 기능이 있을 수 있습니다. 이 차이로 인해 새 데이터베이스를 이전 릴리스의 DB2 UDB로 이동하려고 하면 바람직하지 않고 예기치 않게 동작할 수 있습니다.

주: 데이터베이스가 원래 버전 8.1로 작성된 경우에만 데이터베이스를 버전 8.2에서 버전 8.1로 이동할 수 있습니다. 그런 후에도, 역이주는 **db2demigdb** 도구를 실행한 후에만 가능합니다. 그러나 버전 8.2에서 변경된 내장 기능을 사용하는 경우에는 문제점이 발생할 수 있습니다.

DB2 UDB 클라이언트 지원 명시

클라이언트용 DB2 빠른 시작 책의 "DB2 클라이언트 개요" 절에서는 다음과 같이 명시되어 있습니다.

DB2 클라이언트는 클라이언트 릴리스 레벨보다 두 릴리스 이후 또는 한 릴리스 이전의 DB2 서버 및 같은 릴리스 레벨의 서버에 연결할 수 있습니다.

이 문장이 다음과 같이 변경되었습니다.

일부 환경에서는 버전 N 클라이언트에서 버전 N + 2 서버로 연결할 수 있지만 이 연결은 버전 N의 서비스가 제공되는 경우에만 지원되는 구성입니다. 버전 N의 서비스가 제공되지 않으면 더 이상 이 구성이 지원되지 않습니다.

버전 7은 서비스에서 제외되므로 DB2 버전 8 서버에 연결하는 DB2 버전 7 클라이언트는 더 이상 지원되지 않습니다.

DB2 UDB 버전 8.2에서 DB2 UDB 버전 8.1로 이주할 경우의 Health 레지스트리 변경사항

DB2 UDB 버전 8.2 레벨에서 수행된 레지스트리 변경사항은 다시 DB2 UDB 버전 8.1로 이주할 경우 손실됩니다. 레지스트리는 DB2 UDB 버전 8.2로 업그레이드하고 HealthRules2.reg 파일의 설정을 사용하기 이전의 기존 설정이 있는 버전 8.1 HealthRules.reg 파일로 바꿉니다.

대체 FixPak(Linux 및 UNIX)

DB2 Universal Database(UDB) 버전 8 FixPak 이전에는 한 고정 위치에 설치된 DB2 UDB 패키지 또는 파일 세트에 대한 갱신 기능만을 가지고 있었습니다. 이는 FixPak 설치로 기존 파일을 FixPak에 제공된 갱신 파일로 교체했음을 의미합니다. 다중 DB2 FixPak 레벨이 단일 시스템에 존재할 수 없었습니다. 이제는 DB2 UDB Enterprise Server Edition(ESE)이 Linux™ 기반 및 UNIX® 기반 운영 체제용의 동일한 시스템에서 여러 개의 FixPak 레벨로 존재할 수 있습니다. 버전 8.1.2부터 제품 운영 환경에서 지원되는 이 기능은 다음 두 FixPak 유형을 사용하여 얻어진 것입니다.

일반 FixPak

- ESE 뿐만 아니라 관련된 플랫폼에 대해 지원되는 모든 DB2 버전 8 제품에서도 사용 가능합니다.
- AIX®의 /usr/opt/db2_08_01 디렉토리 또는 다른 플랫폼의 /opt/IBM/db2/V8.1 디렉토리에 있는 기존 설치 위에 바로 설치할 수 있습니다.
- 설치된 대체 FixPak 위에는 적용되지 않습니다.

대체 FixPak

- DB2 UDB ESE의 새 사본으로 설치될 수 있습니다.
- 일반적인 DB2 UDB 설치에 사용하는 위치가 아닌 사전 정의된 위치에 설치됩니다.
- 대체 FixPak에 대한 GUI 설치 프로시저는 없습니다.

주:

1. 사용자 환경에 불필요할 경우 여러 개의 FixPak 설치를 수행하지 않아도 됩니다. 같은 시스템에서 DB2 UDB 버전 8 ESE 인스턴스의 FixPak 레벨이 달라야 하는

경우 여러 개의 FixPak 설치를 고려할 수도 있습니다. 예를 들어 여러 개의 FixPak 을 사용하면 프로덕션 시스템에 영향을 주지 않고 테스트 환경에서 FixPak에 들어 있는 변경사항을 검증할 수 있습니다.

2. Linux 및 UNIX용 IBM DB2 UDB Enterprise Server Edition(ESE) 버전 8.1.2 부터 FixPak은 여러 개의 FixPak으로 설치되는 프로덕션 운영 환경에서 지원됩니다.
3. Linux에서 대체 FixPak은 다음 플랫폼에서만 사용할 수 있습니다.
 - x86(32비트)
 - S/390®(31비트)
4. 두 개 이상의 DB2 인스턴스가 동일한 시스템에서 서로 다른 FixPak 레벨로 실행되고 있는 경우, 페더레이티드 쿼리와 같이 DB2 IPC(Internal Procedure Call)를 사용하는 작업을 수행할 수 없습니다. 동일한 시스템에서 이러한 작업에 관련된 모든 인스턴스는 동일한 DB2 FixPak 레벨이어야 합니다.
5. DB2 UDB 버전 8 대체 FixPak은 지원되는 Linux 및 Unix 플랫폼에서 DB2 ESE 만을 지원합니다.

여러 개의 FixPak 인스턴스를 서로 다른 FixPak 레벨로 갱신하려면 다음 조작 중 하나를 수행하십시오.

- GA(General Availability) 설치 후에 해당하는 일반 FixPak을 설치하고 기존의 GA 경로에서 **db2iupdt**를 실행하여 인스턴스를 갱신하십시오.
- 해당하는 대체 FixPak을 고유한 경로에 설치하고 이 경로에서 **db2iupdt**를 실행하여 인스턴스를 갱신하십시오.

대체 FixPak에 대한 추가 정보는 다음을 참조하십시오.

- 최신 FixPak Readme를 참조하십시오.
- IBM 지원 사이트(<http://www.ibm.com/software/data/db2/udb/support.html>)를 방문하십시오.

이전 FixPak과의 데이터 호환성을 쿼리하는 Query Patroller 버전 8.2.2

버전 8.2.2(버전 8.1 FixPak 9와 동일)부터 32비트 환경에서 캡처한 TRACK_QUERY_INFO Query Patroller 제어 테이블의 내용을 64비트 환경에서도 사용할 수 있습니다. 이 호환성은 64비트 환경으로의 이주 작업의 부하를 줄여줍니다. 버전 8.2.2에서 TRACK_QUERY_INFO Query Patroller 제어 테이블에 캡처된 정보는 해당 쿼리에 대한 히스토리 데이터를 생성하거나 이전 FixPak 레벨에서 실행된 쿼리를 실행하는 데 사용할 수 없습니다.

Data Warehouse Center 이전 서버 지원 제한사항

DB2 Universal Database(UDB) Enterprise Server Edition 버전 8 Data Warehouse Center의 이전 서버 지원에는 다음 제한사항이 있습니다.

대형 오브젝트(LOB) 지원

- DB2 UDB Database Enterprise Server Edition 버전 8보다 오래된 서버에서 웨어하우스 제어 데이터베이스를 사용할 경우, LOB로 작업할 수 없습니다. 웨어하우스 제어 데이터베이스를 올바른 레벨로 업그레이드하거나 DB2 UDB Enterprise Server Edition 버전 8 웨어하우스 서버가 설치된 시스템으로 제어 데이터베이스를 이동시킨 후 해당 시스템에서 웨어하우스 제어 데이터베이스를 로컬로 사용할 수 있습니다.
- Data Warehouse Center와 DB2 UDB 사이에서 LOB를 이동하려면 DB2 UDB Enterprise Server Edition 버전 8로 업그레이드해야 합니다.

SNA(Systems Network Architecture) 지원

SNA를 사용하여 웨어하우스 소스 및 목표에 연결할 경우, SNA를 통한 TCP/IP로 구성을 변경하거나 Windows NT® 웨어하우스 에이전트를 사용해야 합니다.

EXPORT 및 LOAD 유틸리티 지원

Data Warehouse Center 버전 8 로드 유틸리티는 버전 7 목표 데이터베이스를 지원하지 않습니다. 목표를 버전 7 데이터베이스로 유지하려면 LOAD 단계를 SQL 선택 및 삽입 단계로 변경해야 합니다. SQL 선택 및 삽입 단계는 DELETE*문 다음에 SELECT 및 INSERT문을 사용합니다. SQL 선택 및 삽입 단계에서는 데이터베이스에 모든 트랜잭션을 기록해야 합니다. 따라서 SQL 선택 및 삽입 단계의 성능은 EXPORT 및 LOAD 유틸리티의 경우만큼 효율적이지 않습니다.

OS/390용 DB2 UDB 버전 6과 z/OS용 DB2 UDB 버전 7의 SQLJ 및 SQL 보조 지원에 필요한 개발 센터 APAR

Windows 또는 UNIX 운영 체제의 DB2 Universal Database(UDB) 버전 8에 대한 Application Development Client에서 개발 센터를 사용할 때, SQLJ 및 SQL 지원을 사용하려면 서버에 다음 APAR을 설치해야 합니다.

z/OS용 DB2 UDB, 버전 7

- PQ65125 - Java™ SQLJ 스토어드 프로시저 빌드를 위한 SQLJ 지원 제공
- PQ76858 - SQL 지원 제공

OS/390®용 DB2 UDB, 버전 6

- PQ76858 - SQL 지원 제공

DB2 UDB에서 실행되는 두 버전의 SQL 지원

DB2 Universal Database 버전 8에서 SQL 지원의 버전 7과 버전 8을 모두 호출할 수 있습니다. DB2 Data Warehouse Center에서 버전 7을 시작할 수 있습니다. 기타 모든 센터는 최신 버전 8을 시작합니다. 제품 온라인 도움말에는 SQL 지원 버전 7에 대한 추가 정보가 있습니다.

유니코드 서버 동작의 변경사항

버전 7에서, 유니코드 서버는 연결시 응용프로그램에서 송신한 그래픽 코드 페이지를 무시하며, UCS2 유니코드(코드 페이지 1200)가 사용되고 있다고 가정합니다. 버전 8 유니코드 서버는 이제 클라이언트에서 보낸 코드 페이지를 고려합니다.

이주 중의 데이터베이스 구성 매개변수 변경사항

DB2 UDB 버전 8.2는 SQLDBCONF라는 새 16K 데이터베이스 구성 매개변수 파일을 사용합니다. 이 파일은 DB2 UDB 버전 8.1 4K 데이터베이스 구성 매개변수 파일 SQLDBCON과는 다른 파일입니다.

DB2 UDB 버전 8.2로 이주한 후, 제품은 버전 8.1 4K 파일의 내용을 이주하고 16K 파일을 사용하여 데이터베이스 구성 매개변수 변경사항을 로그합니다. 버전 8.1 4K 파일이 보유되지만 사용되지는 않습니다.

DB2 UDB 버전 8.1로 역이주하는 경우, DB2 UDB 버전 8.1 제품이 원래 버전 8.1 4K 파일을 사용하여 데이터베이스 구성 매개변수 변경사항을 로그하도록 되돌아갑니다. 버전 8.2 16K 파일이 보유되지만, DB2 UDB 버전 8.1 제품에 의해 인식되지는 않습니다. 버전 8.2로 이주하고 버전 8.1로 역이주하는 사이에 수행된 16K 데이터베이스 구성 매개변수 파일의 변경사항은 원래 14K 파일로 이주되지 않기 때문에 실제로 이전 DB2 UDB 레벨에서 취소됩니다.

그리고 DB2UDB 버전 8.2로 다시 이주하면 DB2 UDB 버전 8.2 제품이 16K 데이터베이스 구성 파일이 이미 존재함을 인식하고 버전 8.2 16K 파일을 사용하여 데이터베이스 구성 매개변수 변경사항을 로그하도록 되돌아갑니다. 버전 8.1 4K 파일이 보유되지만, DB2 UDB 버전 8.2 제품에 의해 인식되지는 않습니다. 버전 8.1로 역이주하고 버전 8.2로 다시 이주하는 사이에 수행된 4K 데이터베이스 구성 매개변수 파일의 변경사항은 기존 16K 파일로 이주되지 않기 때문에 실제로 더 최신 DB2 UDB 레벨에서 취소됩니다.

db2diag.log 형식 메시지 향상

버전 8.2의 db2diag.log 파일 형식이 여러 가지 방식으로 향상되었습니다. 이제 로그 파일을 수동으로 손쉽게 읽고 이를 통해 소프트웨어의 구문을 쉽게 분석할 수 있습니다. 향상된 내용은 다음과 같습니다.

- 각 항목마다 전체 헤더 정보가 있습니다.
- 로그 레코드를 손쉽게 사용하고 이해할 수 있도록 로그 레코드의 메시지와 데이터 부분이 명확하게 표시됩니다.
- 각 레코드의 시간대가 있는 시간 소인이 포함됩니다.
- 각 필드마다 대문자의 필드 이름 지우기가 있습니다.
- 헤더 및 메시지 필드 행 길이가 80자로 제한됩니다.

- 새 필드, 특히 가장 중요한 항목을 찾으도록 도와주는 심각도 레벨 필드가 추가되었습니다.

그 외에도 데이터베이스 필드 이름이 **DB**로 변경되었습니다.

이벤트 레코드가 진단 메시지로 db2diag.log 파일에 추가되었습니다. 이러한 이벤트의 예는 다음과 같습니다.

- 프로파일 레지스트리에 대한 갱신
- 구성 매개변수에 대한 갱신

이벤트 레코드는 **LEVEL** 필드에 "Event"가 지정됩니다. 이벤트가 오류가 아니어도 중요도에 따라 4(정보용) 또는 3(경고용) 이외의 진단 레벨에 로그될 수 있습니다.

db2set 프로파일 레지스트리 변수와 DB 또는 DBM 구성 매개변수가 로그 됨

버전 8.2부터는 다음과 같은 갱신 사항이 db2diag.log 파일에 로그됩니다.

- db2set 프로파일 레지스트리 갱신
- 데이터베이스 및 데이터베이스 관리 프로그램 구성 매개변수 갱신

이러한 갱신에 대한 메시지는 중요도로 인해 높은 진단 레벨에서 로그됩니다.

다음 유형의 db2set 프로파일 레지스트리 갱신사항이 로그됩니다.

수정 db2set *variableName=value* 명령은 다음 db2diag.log 항목을 생성합니다.

```
2004-04-22-19.19.14.156959-240 I79582C286          LEVEL: Event
PID      : 2437242          TID   : 1          PROC  : db2set
INSTANCE: db2user          NODE   : 000
FUNCTION: DB2 UDB, oper system services, db2set_main, probe:40
CHANGE   : CFG DB2SET: DB2DBDFT: From: "OLddb" To: "SAMPLE"
```

삭제 db2set -r 명령은 다음 db2diag.log 항목을 생성합니다.

```
CHANGE   : CFG DB2SET: DB2DBDFT: From: "SAMPLE" To: ""
```

주: 이전 예에서는 헤더 정보가 생략되어 있습니다.

재설정 db2set *variableName=value* 명령은 다음 db2diag.log 항목을 생성합니다.

```
CHANGE   : CFG DB2SET: Profile registry was reset
```

주: 이전 예에서는 헤더 정보가 생략되어 있습니다.

DB 및 DBM 구성 매개변수 갱신사항 예는 다음과 같습니다.

```
CHANGE   : CFG DB SAMPLE: "Maxlocks" From: "10" To: "20"
```

```
CHANGE   : CFG DBM: "Diaglevel" From: "3" To: "1"
```

```
CHANGE   : CFG DBM: Reset to the system defaults
```

주: 이전 예에서는 헤더 정보가 생략되어 있습니다.

구성 갱신 메시지를 찾으려면 db2diag 도구를 사용하십시오. 예를 들면, 다음과 같습니다.

- 모든 이벤트 선택: **db2diag -level event**
- 변경 이벤트 선택: **db2diag -g "changeevent="**

제품 호환성

JDK 1.4.2를 지원하는 Linux, UNIX 및 Windows용 DB2 Universal Database

Linux, UNIX 및 Windows®용 DB2 Universal Database™(UDB) 버전 8.2.2(버전 8.1 FixPak 9와 동일)는 모든 DB2 UDB 지원 32비트 및 64비트 워크스테이션 운영 체제 환경에서 JDK 1.4.2를 지원합니다. 이 지원에는 Java™ 클라이언트 응용프로그램 빌드 및 실행, 명령행에서 Java 루틴 빌드 및 실행, 지원되는 DB2 개발 센터에서 Java™ 루틴 빌드 및 실행, 기타 DB2 도구 실행에 대한 지원이 포함되지만 이에 한정되지는 않습니다.

DB2 UDB 버전 8.2를 설치할 때 DB2 UDB 설치가 이전 DB2 UDB 버전 8의 갱신 설치가 아닌 경우, 아직 설치되어 있지 않으면 Java 개발자 킷의 최신 지원 버전이 설치됩니다. DB2 UDB 버전 8의 이전 설치를 갱신하는 경우에는 CD에 있는 Java 개발자 킷을 설치해야 합니다.

다음 표는 DB2 지원 32비트 및 64비트 워크스테이션 운영 체제 환경과 각 환경에 지원되는 최신 지원 JDK 레벨을 설명합니다. 이전 JDK 지원에 대한 정보는 Java 응용 프로그램 개발 웹 페이지인 <http://www.ibm.com/software/data/db2/udb/ad/v8/java/>를 참조하십시오.

표 1. DB2 지원 환경과 해당 지원 JDK 레벨

DB2 지원 환경	최신 지원 JDK 레벨
Windows IA/AMD 32비트	JDK 1.4.2
Windows IA 64비트	JDK 1.4.2
Windows AMD/EM64T 64비트	JDK 1.4.2
AIX® 4.3.3 32비트	JDK 1.3.1 SR6 ^[2]
AIX® 5(하이브리드 ^[1])	JDK 1.4.2
Solaris(하이브리드 ^[1])	JDK 1.4.2
HPUX RISC & Itanium(하이브리드 ^[1])	JDK 1.4.2.01
Linux AMD/EM64T 32비트, 64비트(하이브리드 ^[1])	JDK 1.4.2 ^[3]
Linux IA 32비트	JDK 1.4.2
Linux IA 64비트	JDK 1.4.2
Linux 390 31비트	JDK 1.4.2
Linux 390 64비트	JDK 1.4.2
Linux PPC(하이브리드 ^[1])	JDK 1.4.2

주:

1. 하이브리드는 32비트 및 64비트 지원이 포함된 설치 이미지를 의미합니다.
2. AIX 4.3.3에서 지원되는 JDK 버전은 JDK 1.3.1 Service Release 6뿐입니다.
3. JDK 1.4.2가 설치된 Linux AMD/EM64T(32비트 및 64비트)에서는 DB2 GUI 도구가 지원되지 않습니다.

Linux Java 환경 설정에 대한 갱신된 프로시저는 다음에 제공합니다.

Linux Java 환경 설정

전제조건:

- 다음 지시사항을 수행하기 전에 **응용프로그램 개발 안내서: 응용프로그램 빌드 및 실행**에서 "UNIX Java 환경 설정" 주제에 설명된 설정을 수행하십시오.
- 다음 지시사항에 나오는 명령을 실행하려면 루트 권한이 필요합니다.

프로시저:

DB2 JDBC 지원을 사용하여 Linux에서 Java 응용프로그램을 빌드하려면 다음을 수행하십시오.

1. **응용프로그램 개발 안내서: 응용프로그램 빌드 및 실행**에서 "Linux 지원 개발 소프트웨어" 주제에 나열된 지원되는 개발자 킷 중 하나를 설치하고 구성하십시오.

Java 스토어드 프로시저나 사용자 정의 함수(UDF)를 실행하려면 Linux 런타임 링커가 특정 Java 공유 라이브러리에 액세스할 수 있어야 하고, DB2 UDB가 이 라이브러리 및 JVM 둘 다를 로드할 수 있어야 합니다. 스토어드 프로시저와 사용자 정의 함수를 실행하는 프로세스는 /etc/ld.so.conf 파일에 정의된 것처럼 안전한 위치에 있는 라이브러리만을 로드합니다. 안전한 위치 중 하나는 /usr/lib입니다. 이후의 지시사항은 /usr/lib의 기호 링크를 필요로 하는 라이브러리를 보여줍니다.

2. Java 공유 라이브러리로 연결되는 /usr/lib의 기호 링크를 작성하십시오. 사용 중인 JDK 버전에 따라 다음과 같은 다양한 공유 라이브러리에 대한 링크를 갖게 됩니다.

IBM® Developer Kit 1.3

libjava.so, libjvm.so 및 libhpi.so에 대한 기호 링크를 작성합니다. 다음 명령을 루트에서 실행하여 기호 링크를 작성할 수 있습니다.

```
cd /usr/lib
ln -fs JAVAHOME/jre/bin/libjava.so .
ln -fs JAVAHOME/jre/bin/classic/libjvm.so .
ln -fs JAVAHOME/jre/bin/libhpi.so .
```

여기서 JAVAHOME은 IBM® Developer Kit의 기본 디렉토리입니다. DB2 UDB가 이 라이브러리를 찾을 수 없는 경우, Java 루틴을 실행할 때 -4301 오류가 발생하며 발견되지 않은 라이브러리에 대한 관리 통지 로그에 메시지가 표시됩니다.

IBM Developer Kit 1.4.1

libjava.so, libjvm.so, libhpi.so 및 libjsig.so에 대한 기호 링크를 작성합니다. 다음 명령을 루트에서 실행하여 기호 링크를 작성할 수 있습니다.

```
cd /usr/lib
ln -fs JAVAHOME/jre/bin/libjava.so
ln -fs JAVAHOME/jre/bin/classic/libjvm.so
ln -fs JAVAHOME/jre/bin/libhpi.so
ln -fs JAVAHOME/jre/bin/libjsig.so
```

여기서, JAVAHOME은 IBM Developer Kit의 기본 디렉토리입니다. DB2 UDB가 이 라이브러리를 찾을 수 없는 경우, Java 루틴을 실행할 때 -4301 오류가 발생하며 발견되지 않은 라이브러리에 대한 관리 통지 로그에 메시지가 표시됩니다.

AMD64/EM64T 이외의 Linux 플랫폼에서 IBM Developer Kit 1.4.2

libjava.so, libjvm.so, libhpi.so, libjsig.so, libjitc.so, libxhpi.so 및 libdbgmalloc.so에 대한 기호 링크를 작성합니다. 다음 명령을 루트에서 실행하여 기호 링크를 작성할 수 있습니다.

```
cd /usr/lib
ln -fs JAVAHOME/jre/bin/libjava.so
ln -fs JAVAHOME/jre/bin/classic/libjvm.so
ln -fs JAVAHOME/jre/bin/libhpi.so
ln -fs JAVAHOME/jre/bin/libjsig.so
ln -fs JAVAHOME/jre/bin/libjitc.so
ln -fs JAVAHOME/jre/bin/libxhpi.so
ln -fs JAVAHOME/jre/bin/libdbgmalloc.so
```

여기서, JAVAHOME은 IBM Developer Kit의 기본 디렉토리입니다. DB2 UDB가 이 라이브러리를 찾을 수 없는 경우, Java 루틴을 실행할 때 -4301 오류가 발생하며 발견되지 않은 라이브러리에 대한 관리 통지 로그에 메시지가 표시됩니다.

AMD64/EM64T Linux에서 IBM Developer Kit 1.4.2

이 개발자 킷은 기타 Linux 플랫폼의 킷과는 다릅니다. 다음에 나오는 제안 프로시저 절에서 간략히 설명한 지시사항을 수행하고 다음 행을 /etc/ld.so.conf에 넣으십시오.

```
JAVAHOME/jre/bin
```

여기서, JAVAHOME은 IBM Developer Kit의 기본 디렉토리입니다. DB2 UDB에서 이 라이브러리를 찾을 수 없는 경우 Java 루틴 실행 시 -4301 또는 -1042 오류가 발생합니다.

대안 프로시저:

/usr/lib 디렉토리에 공유 라이브러리에 대한 링크를 명시적으로 작성하는 대신, Java 공유 라이브러리를 저장하는 디렉토리 이름을 /etc/ld.so.conf 파일에 추가할 수 있습니다. 이 파일에는 루트 사용 권한이 필요합니다. /etc/ld.so.conf를 갱신한 후 변경사항을 활성화하려면 **ldconfig** 명령을 루트로 실행해야 합니다. 이 대안 프로시저를 수행하는 동안 문제가 발생하면 앞에서 설명한 대로 /usr/lib 디렉토리에 링크를 작성하십시오.

64비트 운영 체제에 필요한 Microsoft XP 수정사항

DB2 계열의 제품에 NETBIOS 프로토콜을 사용하기 위해 구성된 Microsoft® XP 64 비트 운영 체제(2600)를 사용할 경우, Microsoft에서 hotfix를 확보해야 합니다. Microsoft의 지식관리 데이터베이스 기사 번호 Q317437을 참조하십시오.

Windows XP 운영 체제

Windows XP Home Edition 운영 체제는 DB2 Universal Database(UDB) Personal Edition 제품에서만 지원됩니다.

Windows XP Professional 운영 체제는 다음 DB2 제품에서 지원됩니다.

- DB2 UDB Express Edition
- DB2 UDB Personal Edition
- DB2 UDB Workgroup Server Edition
- DB2 Connect™ Personal Edition

다음과 같은 DB2 제품은 개발 및 테스트 목적으로만 Windows XP에서 지원됩니다 (Windows 2000 또는 Windows Server 2003에서는 생산 목적으로 지원됨).

- DB2 UDB Enterprise Server Edition
- DB2 Connect Enterprise Edition

사용 가능한 DB2 UDB HADR 별도의 가격 옵션

DB2 Universal Database(UDB) 버전 8.2에서 DB2 UDB Workgroup Server Edition 및 DB2 UDB Express Edition(각 사용자 가격 모델에 기초하여 사용 허가된 경우)은 DB2 UDB High Availability Disaster Recovery(HADR) 별도의 가격 옵션을 설치할 수 없습니다. 이 문제점은 DB2 UDB 버전 8.2 FixPak 1(버전 8.1 FixPak 8과 동일)에서 해결되었습니다.

DB2 Warehouse Manager(버전 8.2) 및 IBM DB2 OLAP Server FP3 이상

DB2 Warehouse Manager Standard Edition, 버전 8.2의 OLAP 유틸리티는 IBM DB2 OLAP Server™ FP3(Essbase API 레벨 6.5.4) 이상과 호환되지 않습니다. 이 문제점이 해결될 때까지 DB2 OLAP Server FP2(Essbase 6.5.3) 또는 이전 버전을 사용할 것을 권장합니다.

원시 I/O 로그 지원(2.6 커널 기반 Linux)

DB2 UDB(Universal Database) 버전 8.2.2(버전 8.1 FixPak 9와 동일) 이하에서는 원시 I/O 장치를 통해 로그를 사용하려면 raw 유틸리티를 사용하여 물리적 장치 및 Linux 원시 문자 장치 드라이버를 바인드해야 합니다. DB2 UDB 버전 8.2.2(버전 8.1 FixPak 9와 동일)부터는 2.6 Linux 커널에서 로그에 대한 I/O를 직접 지정할 수 있습니다. 예를 들어, 장치 파티션 /dev/sdb1을 SAMPLE 데이터베이스에 대한 원시 로그에 사용하려면 다음과 같은 명령을 실행하십시오.

```
db2 update db cfg for sample using newlogpath /dev/sdb1
```

DB2 UDB에서 원시 I/O의 raw 유틸리티를 사용하는 메소드를 계속 지원하지만 최신 분산에서는 이 기능을 더 이상 사용하지 않으며 향후 이 기능은 제거될 수 있습니다. 선호하는 메소드는 장치를 직접 지정하여 새 메소드를 사용하는 것입니다.

Data Warehouse Center에서의 Red Hat Linux 지원

DB2 Universal Database, 버전 8.2는 Red Hat Enterprise Linux AS 버전 3 및 2.1을 지원합니다. 그러나 Data Warehouse Center는 Red Hat Enterprise Linux AS, 버전 2.1만 지원합니다. Data Warehouse Center는 Red Hat Enterprise Linux AS, 버전 3.1을 지원하지 않는 DataDirect ODBC 드라이버를 사용합니다. 따라서 Data Warehouse Center는 Red Hat Enterprise Linux AS, 버전 3.1 에이전트 사이트의 ODBC 웨어하우스 소스 및 웨어하우스 목표를 지원하지 않습니다.

WebSphere MQ Transaction Manager 및 OS/390용 DB2에 필요한 연결 집중기

IBM® WebSphere® MQ(이전에는 IBM MQSeries®라고 함) 환경에서 응용프로그램을 실행하는 경우 WebSphere® MQ는 분산된 2단계 커밋 트랜잭션을 조정하여 XA 호환 트랜잭션 관리 프로그램 역할을 수행할 수 있습니다. WebSphere MQ가 이렇게 트랜잭션 관리 프로그램 역할을 수행하고 데이터 소스를 DB2 계열 제품에서 가져오는 경우 여러 구성 요구사항이 있습니다. 대부분의 요구사항은 이미 문서화되었습니다. 예를 들어 DB2 런타임 클라이언트에서 DB2 구성 매개변수 TP_MON_NAME에 "MQ"를 설정해야 합니다.

그러나 아직 문서화되지 않은 구성 요구사항이 있습니다. 이 요구사항은 OS/390®용 DB2 서버에 해당하는 데이터 소스에 연결하는 경우 DB2 Connect에 특정합니다. WebSphere MQ를 사용하여 z/OS®용 DB2 및 iSeries용 DB2와 관련된 분산 트랜잭션을 조정하

는 경우 게이트웨이에서 DB2 Connect 연결 집중기 기능이 사용 가능해야 합니다. 연결 집중기는 MAX_CONNECTIONS 구성 매개변수 값이 MAX_COORDAGENTS 값보다 큰 경우 사용 가능합니다. 연결 집중기를 사용하지 않으면 예기치 않은 트랜잭션 동작이 발생합니다.

코드화된 문자 세트 ID(CCSID) 5039에 대한 대체 유니코드 변환표

Microsoft 일본어 Windows Shift-JIS 코드 페이지는 IBM 코드화된 문자 세트 ID(CCSID) 943으로 등록되어 있습니다. 그러나 HP-UX 플랫폼에서 Shift-JIS 코드 페이지는 CCSID 5039로 등록되어 있습니다. CCSID 5039에는 JIS(Japanese Industry Standard)의 문자만 포함하며, 다른 벤더 정의 문자는 포함하지 않습니다. HP-UX에서 CCSID 5039의 DB2 Universal Database(UDB) 데이터베이스를 사용하여 Shift-JIS 문자를 저장할 수 있지만, CCSID 5039와 CCSID 943 사이에 코드 페이지 변환이 발생합니다. Microsoft ODBC 응용프로그램을 사용할 경우, IBM의 코드 페이지 변환표와 Microsoft의 코드 페이지 변환표 간의 차이점 때문에 CCSID 5039의 데이터를 유니코드로 변환할 때 문제점이 발생할 수 있습니다.

다음 문자 목록은 CCSID 5039에서 유니코드로 변환할 때, 사용되는 변환표(IBM 또는 Microsoft)에 따라 코드 포인트가 서로 다릅니다. 이러한 문자의 경우, IBM 변환표는 JIS JISX0208 및 JISX0221을 따릅니다.

표 2. CCSID 5039 대 유니코드 코드 포인트 변환

Shift-JIS 코드 포인트(문자 이름)	IBM 기본 코드 포인트(유니코드 이름)	Microsoft 기본 코드 포인트(유니코드 이름)
X'815C'(EM 대시)	U+2014(EM 대시)	U+2015(가로 막대)
X'8160'(웨이브 대시)	U+301C(웨이브 대시)	U+FF5E(전체 너비의 틸드)
X'8161'(이중 수직선)	U+2016(이중 수직선)	U+2225(평행)
X'817C'(빼기 부호)	U+2212(빼기 부호)	U+FF0D(전체 너비의 하이픈 빼기)

예를 들어, X'815C' CCSID 5039 코드 포인트가 포함된 EM 대시 문자는 IBM 변환표를 사용하면 유니코드 코드 포인트 U+2014로 변환되거나 Microsoft 변환표를 사용하면 U+2015로 변환됩니다. Microsoft ODBC 응용프로그램에서는 U+2014를 유효하지 않은 코드 포인트로 처리하므로, Microsoft ODBC 응용프로그램의 경우 잠재적인 문제점 작성될 수 있습니다. 이러한 잠재적인 문제점을 예방하기 위해 DB2 UDB는 디폴트 IBM 변환표 외에 CCSID 5039에서 유니코드로의 대체 Microsoft 변환표를 제공합니다. 사용자가 디폴트 IBM 변환표를 대체 Microsoft 변환표로 바꿔야 합니다. 참고로 유니코드에서 CCSID 5039로의 디폴트 IBM 변환표는 Microsoft 버전과 일치합니다.

코드화된 문자 세트(CCSID) 5039의 유니코드 변환표를 Microsoft 변환표로 대체

CCSID 5039에서 유니코드로 변환할 때, DB2 Universal Database(UDB) 디폴트 코드 페이지 변환표가 사용됩니다. Microsoft 버전과 같은 다른 버전의 변환표를 사용하려면 수동으로 디폴트 변환표(.cnv) 파일을 바꿔야 합니다.

전제조건:

다시 변경하려면 sqllib/conv 디렉토리에 있는 기존의 코드 페이지 변환표 파일을 바꾸기 전에 파일을 백업해야 합니다. UNIX 및 Linux의 경우, sqllib/conv 디렉토리가 DB2 UDB 설치 경로에 링크되어 있습니다.

제한사항:

변환표 대체를 적용하려면, 동일한 데이터베이스에 연결하는 모든 DB2 UDB 클라이언트의 변환표를 변경해야 합니다. 그렇지 않으면, 다른 클라이언트가 다른 코드 포인트를 사용하여 동일한 문자를 저장할 수 있습니다.

프로시저:

CCSID 5039에서 유니코드로 변환하기 위해 DB2 UDB 디폴트 변환표를 바꾸려면 다음 단계를 수행하십시오.

1. sqllib/conv/ms/5039ucs2.cnv를 sqllib/conv/5039ucs2.cnv로 복사하십시오.
2. DB2 UDB를 재시작하십시오.

코드화된 문자 세트 ID(CCSID) 954에 대한 대체 유니코드 변환표

일본어 EUC 코드 페이지에 대한 IBM 코드화된 문자 세트 ID(CCSID)가 CCSID 954로 등록되었습니다. CCSID 954는 일본어 UNIX 및 Linux 플랫폼의 공용 인코딩입니다. Microsoft ODBC 응용프로그램을 사용하여 CCSID 954의 DB2 Universal Database(UDB) 데이터베이스에 연결할 경우, CCSID 954에서 유니코드로 데이터를 변환할 때 문제점이 발생할 수 있습니다. 이 잠재적인 문제점은 IBM의 코드 페이지 변환표와 Microsoft의 코드 페이지 변환표 간의 차이점 때문에 발생합니다. IBM 변환표는 JIS(Japanese Industry Standard) JISX0208, JISX0212 및 JISX0221에 지정된 문자 이름을 따릅니다.

다음 문자 목록은 CCSID 954에서 유니코드로 변환할 때, 사용되는 IBM 또는 Microsoft 변환표에 따라 코드 포인트가 서로 다릅니다.

표 3. CCSID 954 대 유니코드 코드 포인트 변환

EUC-JP 코드 포인트(문자 이름)	IBM 기본 코드 포인트(유니코드 이름)	Microsoft 기본 코드 포인트(유니코드 이름)
X'A1BD'(EM 대시)	U+2014(EM 대시)	U+2015(가로 막대)
X'A1C1'(웨이브 대시)	U+301C(웨이브 대시)	U+FF5E(전체 너비의 틸드)

표 3. CCSID 954 대 유니코드 코드 포인트 변환 (계속)

EUC-JP 코드 포인트(문자 이름)	IBM 기본 코드 포인트(유니코드 이름)	Microsoft 기본 코드 포인트(유니코드 이름)
X'A1C2'(이중 수직선)	U+2016(이중 수직선)	U+2225(평행)
X'A1DD'(빼기 부호)	U+2212(빼기 부호)	U+FF0D(전체 너비의 하이픈 빼기)
X'8FA2C3'(구분선)	U+00A6(구분선)	U+FFE4(전체 너비의 구분선)

예를 들어, X'A1BD' CCSID 954 코드 포인트가 포함된 EM 대시 문자는 IBM 변환표를 사용하면 유니코드 코드 포인트 U+2014로 변환되거나 Microsoft 변환표를 사용하면 U+2015로 변환됩니다. 이런 변환 맵핑의 차이점 때문에 DB2 UDB 유니코드 데이터베이스 또는 DB2 UDB 954 데이터베이스의 그래픽 컬럼에서 동일한 문자에 대해 두 개의 서로 다른 코드 포인트를 갖게 될 수 있습니다. Microsoft ODBC 응용프로그램에서는 U+2014를 유효하지 않은 코드 포인트로 처리하므로, Microsoft ODBC 응용프로그램의 경우 잠재적인 문제점 작성될 수 있습니다. 이러한 잠재적인 문제점을 예방하기 위해 DB2 UDB는 디폴트 IBM 변환표 외에 CCSID 954에서 유니코드로의 대체 Microsoft 변환표를 제공합니다. 사용자가 디폴트 IBM 변환표를 대체 Microsoft 변환표로 바꿔야 합니다. 유니코드에서 CCSID 954로의 디폴트 IBM 변환표는 Microsoft 버전과 일치합니다.

코드화된 문자 세트(CCSID) 954의 유니코드 변환표를 Microsoft 변환표로 대체

CCSID 954에서 유니코드로 변환할 때, DB2 Universal Database(UDB) 디폴트 코드 페이지 변환표가 사용됩니다. Microsoft 버전과 같은 다른 버전의 변환표를 사용하려면 수동으로 디폴트 변환표(.cnv) 파일을 바꿔야 합니다.

전제조건:

다시 변경하려면 sqllib/conv 디렉토리에 있는 기존의 코드 페이지 변환표 파일을 바꾸기 전에 파일을 백업해야 합니다. UNIX 및 Linux의 경우, sqllib/conv 디렉토리는 DB2 UDB 설치 경로에 링크되어 있습니다.

제한사항:

이를 적용하려면 동일한 CCSID 954 데이터베이스에 연결하는 모든 DB2 UDB 클라이언트의 변환표를 변경해야 합니다. 클라이언트가 일본어 Windows이며 ANSI 코드 페이지가 Shift-JIS(CCSID 943)인 경우, CCSID 943 및 유니코드 간 DB2 디폴트 변환표도 Microsoft 버전으로 변경해야 합니다. 그렇지 않으면, 다른 클라이언트가 다른 코드 포인트를 사용하여 동일한 문자를 저장할 수 있습니다.

프로시저:

CCSID 954에서 유니코드로 변환하기 위해 DB2 UDB 디폴트 변환표를 바꾸려면 다음 단계를 수행하십시오.

1. sqllib/conv/ms/0954ucs2.cnv를 sqllib/conv/0954ucs2.cnv로 복사하십시오.
2. DB2 UDB를 재시작하십시오.

CCSID 943 및 유니코드 간 변환을 위해 DB2 UDB 디폴트 변환표를 바꾸려면 다음 단계를 수행하십시오.

1. sqllib/conv/ms/0943ucs2.cnv를 sqllib/conv/0943ucs2.cnv로 복사하십시오.
2. sqllib/conv/ms/ucs20943.cnv를 sqllib/conv/ucs20943.cnv로 복사하십시오.
3. DB2 UDB를 재시작하십시오.

코드화된 문자 세트 ID(CCSID) 943에 대한 대체 유니코드 변환표

IBM 코드화된 문자 세트 ID(CCSID) 943으로 등록되어 있는 Microsoft 일본어 Windows Shift-JIS 코드 페이지를 사용하고 있을 경우, CCSID 943 및 유니코드 사이에 문자를 변환할 때 다음과 같은 두 가지 문제점이 발생할 수 있습니다. 이 잠재적인 문제점은 IBM과 Microsoft 코드 페이지 변환표 간의 차이점 때문에 발생합니다. 이러한 잠재적인 문제점을 예방하기 위해 DB2 Universal Database(UDB)는 디폴트 IBM 변환표 외에 대체 Microsoft 변환표를 CCSID 943과 유니코드 사이에 제공합니다.

문제점 1:

실행기록상의 이유로, CCSID 943 코드 페이지에서 300자를 초과하는 문자는 각각 두 개 또는 세 개의 코드 포인트로 표시됩니다. 입력 메소드 편집기(IME) 및 코드 페이지 변환표를 사용하면 이 동일 코드 포인트 중 하나만 발생합니다. 예를 들어, 로마 숫자의 소문자 'i'는 두 개의 동일 코드 포인트인 X'EEEE' 및 X'FA40'을 갖습니다. Microsoft Windows IME는 'i'를 입력할 때 항상 X'FA40'을 생성합니다. 일반적으로, IBM과 Microsoft에서는 다음의 13개 문자를 제외하고 동일한 1차 코드 포인트를 사용하여 문자를 표시합니다.

표 4. CCSID 943 Shift-JIS 코드 포인트 변환

문자 이름(유니코드 코드 포인트)	IBM 기본 Shift-JIS 코드 포인트	Microsoft 기본 Shift-JIS 코드 포인트
로마 숫자 1(U+2160)	X'FA4A'	X'8754'
로마 숫자 2(U+2161)	X'FA4B'	X'8755'
로마 숫자 3(U+2162)	X'FA4C'	X'8756'
로마 숫자 4(U+2163)	X'FA4D'	X'8757'
로마 숫자 5(U+2164)	X'FA4E'	X'8758'
로마 숫자 6(U+2165)	X'FA4F'	X'8759'
로마 숫자 7(U+2166)	X'FA50'	X'875A'
로마 숫자 8(U+2167)	X'FA51'	X'875B'
로마 숫자 9(U+2168)	X'FA52'	X'875C'

표 4. CCSID 943 Shift-JIS 코드 포인트 변환 (계속)

문자 이름(유니코드 코드 포인트)	IBM 기본 Shift-JIS 코드 포인트	Microsoft 기본 Shift-JIS 코드 포인트
로마 숫자 10(U+2169)	X'FA53'	X'875D'
괄호 내의 표의 문자(U+3231)	X'FA58'	X'FA58'
숫자 부호(U+2116)	X'FA59'	X'8782'
전화 부호(U+2121)	X'FA5A'	X'8754'

DB2 UDB와 같은 IBM 제품은 기본적으로 X'FA4A'와 같은 IBM 코드 포인트를 사용하여 대문자 로마 숫자 'I'를 표시하지만, Microsoft 제품은 X'8754'를 사용하여 동일 문자를 표시합니다. Microsoft ODBC 응용프로그램은 'I' 문자를 X'8754'로 CCSID 943의 DB2 UDB 데이터베이스에 삽입할 수 있고, DB2 UDB 제어 센터는 동일 문자를 X'FA4A'로 동일 CCSID 943 데이터베이스에 삽입합니다. 그러나 ODBC 응용프로그램은 'I'가 X'8754'로 인코딩된 행만 찾을 수 있고, DB2 UDB 제어 센터는 'I'를 X'FA4A'로 인코딩된 행만 찾을 수 있습니다. DB2 UDB 제어 센터가 'I'를 X'8754'로 선택할 수 있도록 하려면, CCSID 943 및 유니코드 사이의 디폴트 IBM 변환표를 대체 Microsoft 변환표로 바꿔야 합니다.

문제점 2:

다음 문자 목록은 CCSID 943에서 유니코드로 변환할 때, 사용되는 IBM 변환표 또는 Microsoft 변환표에 따라 코드 포인트가 서로 다릅니다. 이러한 문자의 경우, IBM 변환표는 JIS JISX0208, JISX0212 및 JISX0221을 따릅니다.

표 5. CCSID 943 대 유니코드 코드 포인트 변환

Shift-JIS 코드 포인트(문자 이름)	IBM 기본 코드 포인트(유니코드 이름)	Microsoft 기본 코드 포인트(유니코드 이름)
X'815C'(EM 대시)	U+2014(EM 대시)	U+2015(가로 막대)
X'8160'(웨이브 대시)	U+301C(웨이브 대시)	U+FF5E(전체 너비의 틸드)
X'8161'(이중 수직선)	U+2016(이중 수직선)	U+2225(평행)
X'817C'(빼기 부호)	U+2212(빼기 부호)	U+FF0D(전체 너비의 하이픈 빼기)
X'FA55'(구분선)	U+00A6(구분선)	U+FFE4(전체 너비의 구분선)

예를 들어, X'815C'의 CCSID 943 코드 포인트가 포함된 EM 대시 문자는 IBM 변환표를 사용하면 유니코드 코드 포인트 U+2014로 변환됩니다. 그러나 Microsoft 변환표를 사용하면 U+2015로 변환됩니다. 이런 변환 매핑의 차이점 때문에 DB2 UDB 유니코드 데이터베이스에서 동일한 문자에 대해 두 개의 서로 다른 코드 포인트를 갖게 될 수 있습니다. Microsoft ODBC 응용프로그램에서는 U+2014를 유효하지 않은 코드 포인트로 처리하므로, Microsoft ODBC 응용프로그램의 경우 잠재적인 문제점 작성될 수 있습니다. 이러한 잠재적인 문제점을 피하려면 CCSID 943 및 유니코드 사이의 디폴트 IBM 변환표를 대체 Microsoft 변환표로 바꿔야 합니다.

CCSID 943 및 유니코드 사이의 대체 Microsoft 변환표 사용은 닫힌 환경으로 제한해야 합니다. 이 환경에서는 DB2 UDB 클라이언트와 DB2 UDB 데이터베이스가 모두 CCSID 943 코드 페이지를 가지고 있으며 모두 동일한 대체 Microsoft 변환표를 사용합니다. 디폴트 IBM 변환표를 사용하는 DB2 UDB 클라이언트와 대체 Microsoft 변환표를 사용하는 다른 DB2 UDB 클라이언트가 있을 때, 두 클라이언트 모두 CCSID 943의 동일한 DB2 UDB 데이터베이스에 데이터를 삽입하는 경우, 동일 문자가 데이터베이스에서 다른 코드 포인트로 저장될 수 있습니다.

코드화된 문자 세트(CCSID) 943의 유니코드 변환표를 Microsoft 변환표로 대체

CCSID 943 및 유니코드 사이를 변환할 경우, DB2 Universal Database(UDB) 디폴트 코드 페이지 변환표가 사용됩니다. Microsoft 버전과 같은 다른 버전의 변환표를 사용하려면 수동으로 디폴트 변환표(.cnv) 파일을 바꿔야 합니다.

전제조건:

다시 변경하려면, sqllib/conv 디렉토리에 있는 기존의 디렉토리 변환표 파일을 바꾸기 전에 파일을 백업해야 합니다. UNIX 및 Linux의 경우, sqllib/conv 디렉토리는 DB2 UDB 설치 경로에 링크되어 있습니다.

제한사항:

변환표 대체를 적용하려면, 동일한 데이터베이스에 연결하는 모든 DB2 UDB 클라이언트의 변환표를 변경해야 합니다. 그렇지 않으면, 다른 클라이언트가 다른 코드 포인트를 사용하여 동일한 문자를 저장할 수 있습니다.

프로시저:

CCSID 943 및 유니코드 간의 변환 문자를 위해 DB2 UDB 디폴트 변환표를 바꾸려면 다음을 수행하십시오.

1. sqllib/conv/0943ucs2.cnv에 sqllib/conv/ms/0943ucs2.cnv를 복사하십시오.
2. sqllib/conv/ucs20943.cnv에 sqllib/conv/ms/ucs20943.cnv를 복사하십시오.
3. DB2 UDB를 재시작하십시오.

지원되지 않는 MVS 운영 체제

문서에도 언급되었듯이 MVS™ 운영 체제는 DB2 Universal Database에서 더 이상 지원되지 않습니다. MVS는 z/OS로 대체되었습니다.

백업 및 리스토어 조작(Linux 390)

Linux 390 운영 체제를 사용 중일 경우, 여러 테이프 디바이스 사이에서 백업 및 리스토어 조작이 작동하지 않을 수 있습니다.

Hummingbird Exceed를 사용하는 개발 센터에 액세스시 보기 도킹 사용
UNIX에서 Hummingbird® Exceed를 사용하여 개발 센터에 액세스할 때 개발 센터에
서 제목 표시줄을 끌어서 보기를 이동하고 도킹하려면 먼저 XTEST 확장 버전 2.2가
사용 가능해야 합니다.

XTEST 확장을 사용하려면 다음을 수행하십시오.

1. 시작 메뉴에서 프로그램 -> **Hummingbird Connectivity 7.0** -> **Exceed** -> **XConfig**를 선택하십시오. XConfig 창이 열립니다.
2. 선택적: 구성에 암호가 필요한 경우, XConfig 암호를 입력하십시오.
3. **Protocol** 아이콘을 더블 클릭하십시오. Protocol 창이 열립니다.
4. **X Conformance Test Compatibility** 선택란을 선택하십시오.
5. **Protocol** 창에서 **Extensions...** 단추를 누르십시오. Protocol Extensions 창이 열립니다.
6. Enable Extension 목록에서 **XTEST(X11R6)** 선택란을 선택하십시오.
7. 확인을 누르십시오.

설치, 이주, 업그레이드 및 구성 정보

하드웨어 및 소프트웨어 요구사항

하드웨어 및 소프트웨어 요구사항은 다음 웹 사이트를 참조하십시오.

<http://www.ibm.com/software/data/db2/udb/sysreqs.html>

설치 참고사항

UNIX 및 Linux 플랫폼에서 설치에 대한 참고사항은 새 제품 설치에만 적용됩니다. FixPak을 적용하려면 FixPak의 README를 참조하십시오.

Windows 플랫폼에서 설치에 대한 참고사항은 새 제품 설치와 FixPak 응용프로그램 설치 둘 다에 적용됩니다. FixPak을 적용할 경우, 이 참고사항은 FixPak README와 함께 사용해야 합니다.

DB2 Universal Database를 설치하기 전에 아래의 전체 절을 검토하십시오.

DB2 설치 마법사의 새 옵션(Windows)

명령행에서 설치 경로 지정

DB2® 설치 마법사에서는 명령행에서 다음과 같은 새 옵션을 사용하여 설치 경로를 지정할 수 있습니다.

-p 설치 디렉토리

이 옵션은 응답 파일에 지정된 어떤 값보다 우선합니다. 새 `-p [INSTALLDIR]` 옵션을 사용하면 응답 파일을 변경하지 않고도 제품의 설치 경로를 변경할 수 있습니다.

새로운 NO_CONFIG 설치 옵션

NO_CONFIG 키워드가 응답 파일에 추가되면 모든 실행 중인 작업이 비활성화됩니다. 설치 시 계속 환경 변수를 설정하고 설치를 완료한 후 수동으로 인스턴스를 작성하고 DB2® 관리 서버를 작성하는 데 필요한 기타 기본 설정을 수행합니다. 즉, 필수적인 구성 작업만 수행됩니다.

이 옵션을 응답 파일에 지정하면 실행 중인 설치 동안 사용되는 모든 키워드의 유효성만을 확인하고 이러한 키워드와 관련된 구성 작업은 수행하지 않습니다.

진행 표시

자동 설치를 실행할 때 DB2 설치 마법사의 진행 창만을 표시할 수 있는 새 옵션이 추가되었습니다.

새 -m 옵션은 -u [응답 파일] 매개변수와 함께 사용해야 합니다. 응답 파일 옵션을 사용하지 않고 -m 옵션을 지정한 경우에는 인수가 잘못되었다는 메시지가 표시됩니다. -m 옵션을 지정하면 사용자 입력이 필요 없는 창만 표시됩니다.

예를 들어, setup.exe 명령을 실행하면 어떤 입력도 요청하지 않는 창이 표시됩니다. 설치가 종료되면 창이 닫히고 setup.exe 프로세스가 완료됩니다.

DB2 설치 마법사의 변경사항(Windows)

DB2 설치 마법사 옵션(setup.exe)

DB2 설치 프로그램을 시작하는 setup.exe 파일은 설치 프로그램이 종료된 후에 리턴됩니다. 이 설정은 기본 동작입니다. 일반적으로 -w 옵션이 있기는 하지만 이 매개변수는 더 이상 DB2 설치 마법사의 동작에 영향을 주지 않습니다.

새 -c 옵션을 사용하여 설치 프로그램이 시작된 후에 바로 DB2 설치 마법사를 종료시킬 수 있습니다. 이 옵션을 선택한 경우, setup.exe 파일의 종료 코드를 모니터링하여 설치 프로그램의 리턴 코드를 사용할 수 없습니다.

-w 및 -c 옵션이 모두 지정된 경우에는 오류가 리턴됩니다.

강화된 보안 설치 제한사항(Windows)

DB2 Universal Database™(UDB) 버전 8.2에서는 NTFS 파일 시스템과 Windows® 운영 체제의 보안 기능을 사용하여 DB2 자원에 대한 액세스를 안전하게 보호하는 새 기능이 추가되었습니다. 보안 액세스는 주로 런타임 메모리 오브젝트, 레지스트리 항목 및 DB2 파일의 ACL(Access Control Lists)을 수정하여 완료됩니다.

기본적으로 DB2 설치 마법사에서는 이러한 새 보안 기능을 사용합니다. 사용자 정의 설치를 실행한 후 DB2 오브젝트의 운영 체제 보안 사용 창에서 **Windows 확장 보안** 선택란을 지워 Windows® 확장 보안을 사용하지 않을 수 있습니다.

새 보안 기능을 비활성화하는 유일한 권장 방법은 **db2secv82** 명령을 실행하는 것입니다. 그러나 설치 후에 바로 **db2secv82** 명령을 실행해야 합니다. **db2secv82** 명령에 대한 자세한 설명은 DB2 정보 센터 <http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2help/>를 참조하십시오.

사용자 ID를 사용하여 DB2를 설치할 수는 있지만, 해당 사용자 ID가 DB2ADMNS, DB2DB2USERS 또는 로컬 관리자 그룹에 속하지 않으면 해당 사용자 ID가 모든 DB2 명령을 실행할 수 없습니다. DB2ADMNS, DB2USERS 또는 로컬 관리자 그룹에 속한 사용자만 DB2 UDB가 실행되는 로컬 컴퓨터의 DB2 시스템 파일, 레지스트리 키, 네트워크 공유 및 DB2 서비스에 액세스할 수 있습니다.

일반적으로 DB2ADMNS 그룹에 속한 사용자는 로컬 관리자 그룹에 속한 사용자와 마찬가지로 DB2 자원에 대해 전체 제어 기능이 있습니다. DB2USERS 그룹에 속한 사용자는 쓰기 및 실행 액세스를 갖습니다.

DB2 UDB 버전 8.2를 설치한 후 쿼리 실행 등의 작업을 위해 읽기 액세스가 필요한 사용자들은 DB2USERS 그룹에 추가되어야 합니다. 데이터베이스 관리자와 같이 전체 제어 액세스가 필요한 사용자들은 DB2ADMNS 그룹에 추가되어야 합니다.

현재의 환경에 맞는 보안 정책에 따라 사용자 관리 작업을 수행해야 합니다.

일반 설치의 새 보안 설정 영향

Windows에서 DB2 UDB의 일반 설치를 실행하는 동안 확장 보안 기능이 기본적으로 활성화됩니다. 기본적으로 DB2 UDB는 DB2ADMNS 및 DB2USERS 그룹을 작성합니다. 기존 그룹 이름에서 충돌이 발생하면 그룹 이름을 변경하려는 프롬프트가 제시됩니다. 필요할 경우, 자체 값을 지정할 수 있습니다.

기존 보안 그룹을 사용하기로 선택한 경우 해당 그룹에 대한 보안 정책이 DB2 UDB에서 요구하는 보안 수준을 충족하도록 수정됩니다. 기본 보안 그룹을 선택한 경우 해당 그룹에 이미 속해 있는 사용자의 특권이 높아집니다.

사용자 정의 또는 FixPak 설치의 새 보안 설정 영향

Windows에서 DB2 UDB의 사용자 정의 또는 FixPak 설치를 실행하면 **DB2 오브젝트**에 대해 운영 체제 보안 사용 패널이 열립니다. 확장 Windows 보안을 사용하려면 다음을 눌러 기본값을 승인하십시오.

확장 Windows 보안을 사용하지 않으려면 **DB2 오브젝트**에 대해 운영 체제 보안 사용 창에서 운영 체제 보안 사용 선택란의 선택을 취소하십시오.

설치 후 DB2 UDB에 액세스할 수 있는 사용자 ID 추가

일반 또는 사용자 정의 설치 후에는 사용자의 사용자 ID를 적당한 DB2ADMNS 및 DB2USERS 사용자 그룹에 추가하여 DB2 UDB에 대한 액세스 권한을 부여해야 합니다. 해당 그룹에 사용자를 추가하려면 다음을 수행하십시오.

1. 사용자 및 암호 관리 프로그램을 시작하십시오.
2. 목록에서 추가할 사용자 이름을 선택하십시오.
3. 등록 정보를 누르십시오. 프로토콜 창에서 그룹 멤버십 탭을 누르십시오.
4. 기타 단일 선택 단추를 선택하십시오.
5. 드롭 다운 목록에서 해당 그룹을 선택하십시오.

설치 후 확장 Windows 보안 사용

DB2 UDB를 설치하고 새 보안을 사용하지 않도록 선택한 경우에도 db2secv82.exe 명령을 실행함으로써 설치 후에 해당 작업을 수행할 수 있습니다.

일단 db2secv82.exe 명령을 사용하여 이 보안 기능을 사용 가능하게 한 경우에는 이를 철회하기 위한 두 가지 옵션이 있습니다.

옵션 1 시스템을 추가로 변경하지 말고 즉시 db2secv82.exe -r 명령을 다시 실행하십시오. 시스템이 조금이라도 변경된 경우에는 옵션 2를 사용해야 합니다.

옵션 2 Everyone 그룹을 DB2ADMNS 및 DB2USERS 그룹에 추가하십시오. 이러한 그룹에 모두 그룹을 추가하면 DB2 UDB를 사용할 수 있는 모든 권한을 모든 사용자에게 효율적으로 부여할 수 있습니다.

그러나 이 경우 원하지 않는 보안 노출이 발생할 수 있기 때문에 보안 기능을 사용하지 않는 것은 좋은 방법이 아닙니다. 보안 기능을 사용하지 않으면 런타임에 DB2 UDB에 의해 작성된 ACL과 파일 시스템에 적용된 ACL이 서로 일치하지 않아서 DB2 UDB를 사용할 수 없는 사용자가 발생할 수 있습니다.

디렉토리 경로에 공백을 포함할 수 없음(Linux 및 UNIX)

db2setup 프로그램이 경로에 공백이 포함된 디렉토리에서 실행되면 다음의 오류와 함께 설치에 실패합니다.

<file>: 찾을 수 없습니다.

설치 이미지를 공백이 포함되지 않은 디렉토리 경로에 위치시키십시오.

Red Hat Enterprise Linux 4 요구사항

Red Hat Enterprise Linux® 4에 Linux용 DB2 Universal Database™를 설치하기 전에 먼저 compat-libstdc++-33 패키지를 설치해야 합니다.

DB2 UDB의 JDK 레벨(IA64의 Linux 및 POWER의 Linux)

Linux에서 DB2 Universal Database(UDB) 버전 8.2를 설치할 때 RPM 기반 설치 프로세스는 IBM Java RPM(IBMJava2-SDK-ppc-1.4.1-2.0.ppc.rpm) 설치를 시도합니다.

가장 최신 레벨의 RPM(예: IBMJava2-SDK-ppc-1.5.0-2.0.ppc.rpm)이 이미 있는 경우, 이전 레벨의 RPM은 설치되지 않습니다.

그러나 이 경우, 설치 프로세스는 Java 1.4 경로인 /opt/IBMJava2-14/를 가리키는 JDK_PATH 데이터베이스 구성 매개변수를 그대로 둡니다. 따라서 DB2 도구 카탈로그 설치를 포함한 모든 Java 종속 기능이 작동하지 않습니다.

전제조건:

다음 명령을 인스턴스 소유자로 실행해야 합니다.

프로시저:

1. DB2 UDB가 올바른 IBM® Developer Kit을 지시하도록 하려면 다음 명령을 실행하십시오.

```
db2 update dbm cfg using JDK_PATH path
```

여기서, *path*는 1.5 설치 경로입니다(예: /opt/IBMJava2-15).

설치 이미지 압축 해제(Linux 및 UNIX)

일부 설치 이미지는 제품 CD에서 압축 형식이나 gzip 형식으로 전달됩니다. 이 형식으로 DB2 Universal Database(UDB)를 설치하려면, 먼저 설치 이미지를 임시 디렉토리에 복사한 후 설치 이미지의 압축을 풀거나 gunzip해야 합니다.

CD에서 압축되거나 gzip된 설치 이미지의 파일 이름은 PRODUCT.tar.Z 또는 PRODUCT.tar.gz입니다. 여기서, PRODUCT는 설치 중인 DB2 제품입니다. 예를 들어, DB2 UDB Enterprise Server Edition을 설치하는 경우, 관련 CD에 압축된 이미지는 ese.tar.Z 또는 ese.tar.gz가 될 수 있습니다.

소프트웨어 디스크 요구사항 외에도, tar.Z 또는 tar.gz 파일과 압축 해제된 설치 이미지를 포함할 수 있는 2GB의 여유 공간이 있는 파일 시스템을 가지고 있어야 합니다.

프로시저:

설치 이미지의 압축을 풀려면 다음 단계를 수행하십시오.

1. 압축하거나 또는 gzip한 설치 이미지를 최소 2GB의 여유 공간이 있는 임시 파일 시스템으로 복사하십시오.
2. **cd /TMP**를 입력하여 설치 이미지를 복사한 디렉토리로 변경하십시오. 여기서, /TMP는 압축한 이미지를 복사한 디렉토리를 나타냅니다.
3. 제품에 *.tar.Z 확장자가 있으면, 다음 명령을 입력하여 설치 이미지의 압축을 푸십시오.

```
zcat PRODUCT.tar.Z | tar -xvf -
```

여기서, PRODUCT는 설치 중인 DB2 제품입니다.

4. 제품에 *.tar.gz 확장자가 있으면, 다음 명령을 입력하여 설치 이미지의 압축을 푸십시오.

```
gunzip -c PRODUCT.tar.gz | tar -xvf -
```

여기서, PRODUCT는 설치 중인 DB2 제품입니다.

주:

- a. gunzip은 AIX 5L™ 기본 설치 설정의 일부입니다. gunzip이 없으면 AIX 5L 설치 미디어에서 rpm.rte 파일 세트를 설치하십시오. rpm.rte 파일 세트에 gunzip이 있습니다.
- b. <http://www.ibm.com/servers/aix/products/aixos/linux/rpmsgroups.html>에서 gunzip을 포함하는 AIX 5L용 gzip을 다운로드할 수도 있습니다.

5. DB2 설치 마법사를 사용하여 설치를 수행하려면 설치 이미지에서 DB2 UDB 설치 (Linux 및 UNIX)절을 참조하십시오.

DB2 UDB는 영어 이외의 설치 경로를 허용하지 않음(Windows)

Windows에 DB2 Universal Database(UDB) 설치시 DB2 UDB의 디렉토리 경로를 입력할 수 있습니다. 단, 입력하는 디렉토리 경로 이름에는 영어 문자만 포함할 수 있습니다.

여러 제품의 FixPak 다운로드 및 압축 해제(Windows)

Windows용 DB2 버전 8 Fixpak 3부터 IBM은 하나의 일반 FixPak 대신 제품 고유 FixPak을 제공합니다. 이러한 변경사항은 Windows 플랫폼의 DB2 버전 8 제품에만 영향을 줍니다.

여러 가지 DB2 제품이 설치되어 있는 경우에는 설치 전에 각 DB2 제품의 이미지를 다운로드하여 압축을 해제해야 합니다.

예를 들어, DB2 UDB Enterprise Server Edition 버전 8 및 DB2 Spatial Extender 버전 8을 동일 Windows 시스템에 설치한 경우, DB2 UDB Enterprise Server Edition FixPak 이미지와 Spatial Extender 이미지를 다운로드해야 합니다. 다운로드한 각 FixPak 이미지를 같은 디렉토리에 압축 해제해야 합니다. GUI 설치 또는 자동 설치를 진행하려면 모든 이미지를 압축 해제해야 합니다.

전체 FixPak 설치 지시사항은 최신 DB2 UDB FixPak Readme를 참조하십시오.

설치 이미지에서 DB2 UDB 설치(Linux 및 UNIX)

전제조건:

DB2 설치 마법사를 시작하기 전에

- 사용자 시스템이 설치, 메모리 및 디스크 요구사항에 적합한지 확인하십시오. 하드웨어 및 소프트웨어 요구사항 절을 참조하십시오.

주: DB2 UDB 버전 8.2.2(버전 8.1 FixPak 9와 동일)에는 2.6 커널 기반의 x86(32비트 Intel® 및 AMD) 및 x86-64(64비트 Intel® EM64T 및 AMD64) 아키텍처의 Linux 분산(예: Red Hat Enterprise Linux 4 및 SuSE Linux Enterprise Server 9)용 새 설치 이미지 세트가 도입되었습니다. 설치 작업을 진행하기 전에 Linux 분산에 적합한 설치 이미지 세트를 확보해야 합니다.

- 설치 요구사항이 충족되는지 확인하십시오. install.txt 또는 install.htm 파일은 CD의 *cdrom/doc/language/*에 있습니다.
 - *cdrom*은 마운트 포인트를 나타냅니다.
 - *language*는 5자 코드로 구성되어 있는 언어 디렉토리입니다.

- 설치를 수행하려면 루트 권한이 필요합니다.
- DB2 제품 CD가 사용자 시스템에 마운트되어 있어야 합니다.

프로시저:

설치 이미지가 제품 CD에서 압축 형식이나 gzip 형식으로 전달될 경우, DB2 UDB를 설치하기 전에 설치 이미지의 압축을 풀거나 gunzip해야 합니다. 자세한 내용은 *설치 이미지 압축 해제(Linux 및 UNIX)* 절을 참조하십시오.

DB2 설치 마법사를 사용하여 설치를 수행하려면 다음 명령을 입력하십시오.

```
./PRODUCT/db2setup
```

여기서, PRODUCT는 설치 중인 DB2 제품입니다. 예를 들어, DB2 UDB Enterprise Server Edition을 설치할 경우, ./ese/db2setup을 입력하십시오.

설치 런치패드가 열립니다. 설치 패널을 통해 진행하십시오.

설치 이미지에서 DB2 UDB 설치(Windows)

전제조건:

DB2 설치 마법사를 시작하기 전에

- 사용자 시스템이 설치, 메모리 및 디스크 요구사항에 적합한지 확인하십시오. *하드웨어 및 소프트웨어 요구사항* 절을 참조하십시오.
- 설치 요구사항이 충족되는지 확인하십시오. install.txt 또는 install.htm 파일이 CD의 *x:\doc\language*에 있습니다.
 - *x*는 CD 드라이브를 나타냅니다.
 - *language*는 5자 코드로 구성되어 있는 언어 디렉토리입니다.
- 설치를 수행하려면 권장되는 사용자 권한을 가지고 있는 로컬 관리자 사용자 어카운트를 가지고 있어야 합니다.

DB2 설치 마법사를 사용하여 설치를 수행하려면 CD를 드라이브에 삽입하십시오. 사용 가능한 경우, 자동 실행 기능이 DB2 설치 런치패드를 자동으로 시작합니다.

프로시저:

자동 실행 기능이 사용 불가능한 경우, 수동으로 DB2 설치 마법사를 시작할 수 있습니다.

1. 시작을 누른 후 실행 옵션을 선택하십시오.
2. 열기 필드에 다음 명령을 입력하십시오.

```
x:\setup /i language
```

항목 설명:

- x는 CD 드라이브를 나타냅니다.
- *language*는 사용 언어에 대한 지역 ID입니다(예: 한국어인 경우 KO).

/i language 매개변수는 선택적입니다. 이 매개변수를 지정하지 않으면, DB2 설치 마법사가 운영 체제와 같은 언어로 실행됩니다.

3. 예를 누르십시오. DB2 설치 런치패드가 열립니다.

설치 패널을 통해 진행하십시오.

주: DB2 Run-Time Client Lite 제품은 다른 명령 매개변수를 사용합니다. 자세한 설명은 DB2 정보 센터 <http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2help/>를 참조하십시오.

DB2 UDB 응답 파일 설치에 필요한 디스크 스페이스

응답 파일을 사용하여 DB2 Universal Database 제품을 설치할 때, etc 디렉토리에 1MB의 디스크 여유 공간이 필요합니다.

응답 파일 설치 중 오류 메시지 DBI1191I가 수신될 경우, 메시지는 루트 디렉토리에 충분한 디스크 여유 공간이 없음을 표시합니다. 이 메시지는 잘못된 것입니다. etc 디렉토리에서 디스크 여유 공간량을 확인하십시오. 설치를 다시 실행하려면 최소 1MB의 디스크 여유 공간이 필요합니다.

db2setup 명령을 사용한 제품 추가의 제한사항(Linux 및 UNIX)

DB2 제품을 설치한 경우, 다른 DB2 제품을 추가할 수 있습니다. **db2setup** 명령을 사용하여 제품을 추가할 경우, 다음 권장사항 및 제한사항이 적용됩니다.

권장사항:

설치된 제품과 추가할 제품은 모두 같은 코드 레벨에 있어야 합니다. 예를 들어, DB2 Universal Database(UDB) Enterprise Server Edition Server 버전 8 FixPak 5가 이미 설치되어 있는 경우, DB2 Information Integrator 제품을 추가하려 할 수 있습니다. 이 경우, DB2 Information Integrator은 버전 8 FixPak 5 레벨에 있어야 합니다.

제한사항:

- DB2 FixPak 레벨이 추가할 제품의 FixPak 레벨보다 높은 경우, 조합할 수 없습니다. 그러나 추가할 제품의 FixPak 레벨이 DB2 FixPak 레벨보다 낮은 경우 추가, 제품을 설치한 후 DB2 FixPak 레벨을 다시 적용해야 합니다. FixPak을 다시 적용하기 위한 지시사항은 해당되는 FixPak Readme를 참조하십시오.
- DB2 FixPak 레벨이 추가할 제품의 FixPak 레벨보다 낮은 경우, 오류가 생성됩니다. 추가 중인 제품은 DB2 UDB보다 높은 FixPak 레벨에 있을 수 없습니다. 이 경우, 먼저 DB2 UDB를 해당 레벨로 가져온 후 추가 제품을 설치해야 합니다. 지시사항은 해당되는 FixPak Readme를 참조하십시오.

다음 표는 db2setup 조합을 요약합니다.

표 6. db2setup 조합

DB2 FixPak 레벨	추가 제품 FixPak 레벨	이 조합이 허용됩니까?
버전 8 FixPak 3	버전 8 FixPak 3	예. 권장사항입니다.
버전 8 FixPak 3	버전 8 GA	예, 그러나 버전 8 FixPak 3을 다시 적용해야 합니다. FixPak 재적용에 대한 지시사항은 DB2 지원 웹 사이트로 가서 해당 FixPak Readme를 참조하십시오.
버전 8 FixPak 3	버전 8 FixPak 5	아니오. 추가 제품을 설치하기 전에 먼저 DB2를 더 높은 FixPak 레벨로 이동해야 합니다(이 예에서는 버전 8 FixPak 5). 필수 버전 8 FixPak 설치에 대한 지시사항은 DB2 지원 웹 사이트로 가서 해당 FixPak Readme를 참조하십시오.

DB2 지원 웹 사이트 주소는 <http://www.ibm.com/software/data/db2/udb/support.html>입니다.

DB2 웹 도구

다음 언어의 DB2 웹 도구에서 지원하는 응용프로그램 서버가 Servlet 2.3 스펙과 호환되어야 합니다.

- 일본어
- 한글
- 중국어
- 대만어
- 러시아어
- 폴란드어

FixPak 적용 후 Query Patroller 패키지 바인딩

FixPak을 적용하고 FixPak 설치 후 태스크를 모두 수행한 후 Query Patroller를 설치한 경우, 다음을 수행하십시오.

1. DBADM 권한이 있는 사용자로 로그인하십시오.
2. 해당 디렉토리로 변경하십시오.

- INSTPATH/bnd(Linux 및 UNIX)
- INSTPATH\bnd(Windows)

여기서, INSTPATH는 DB2 UDB 인스턴스 경로입니다.

3. 다음 명령을 실행하십시오.

```
db2 connect to dbname
db2 bind @qpserver.lst blocking all grant public
```

FixPak 3 레벨 이상에서 Query Patroller 설치

Query Patroller는 DB2 UDB 데이터베이스에 대해 쿼리의 플로우를 제어하는 데 사용되는 쿼리 관리 시스템입니다. DB2 UDB 버전 8.1.2에서, DB2 Query Patroller는 독립형 제품입니다. 이 제품은 더 이상 DB2 Warehouse Manager의 구성요소가 아닙니다.

DB2 UDB 버전 8 FixPak 3 이상을 설치했으며 DB2 Query Patroller 기본 또는 GA 버전을 설치한 경우, DB2 UDB FixPak 3 이상을 다시 적용해야 합니다. 그렇지 않은 경우, Query Patroller 변경사항은 현재의 DB2 UDB FixPak 레벨에 적용되지 않습니다.

Query Patroller 서버를 설치 중인 경우, DB2 UDB FixPak 레벨을 다시 적용한 후 DB2 UDB 인스턴스도 갱신해야 합니다. 갱신한 후에는 인스턴스를 재시작해야 합니다.

Query Patroller 서버 설치

Query Patroller 서버를 설치시 다음 사항에 주의하십시오.

- DB2 설치 마법사를 사용하여 설치 유형 선택 창에서 컴퓨터 사용법 기본을 선택하고 컴퓨터 사용 방법 선택 창에서 서버를 선택하면, Query Patroller Center가 설치되지 않습니다. Query Patroller Center를 설치하려면, 설치 유형 선택 창에서 전체 설치 또는 사용자 설치 유형을 선택하십시오.
- *DB2 Query Patroller™* 안내서에서는 컴퓨터 사용법 기본 설치 유형의 설치 패널을 사용하여 DB2 설치 마법사를 통해 Query Patroller 서버를 설치하는 방법을 설명합니다. 컴퓨터 사용법 기본 설치 유형을 사용하지 않고 Query Patroller 서버를 설치할 수도 있습니다. 전체 설치 또는 사용자 설치 유형을 사용하여 Query Patroller 서버를 설치할 수 있습니다.
- Query Patroller 클라이언트 도구가 설치된 DB2 Client는 Query Patroller 서버가 설치된 파티션에 연결해야 합니다. 일반적인 파티션된 데이터베이스 환경에서 Query Patroller 서버는 모든 파티션에 설치되므로, 어떤 파티션도 코디네이터 파티션으로, 그리고 Query Patroller 클라이언트 도구를 사용할 수 있도록 선택할 수 있습니다.

Query Patroller에 새 데이터베이스 파티션 그룹 정의

파티션된 환경에서 Query Patroller 설치 중 새 테이블 스페이스를 정의할 경우, 기존 데이터베이스 파티션 그룹을 선택할 수 있습니다. 또한 새 테이블 스페이스에 대해 새 데이터베이스 파티션 그룹을 설정할 수 있습니다. 새 데이터베이스 파티션 그룹을 설정할 것을 선택하면, 해당되는 새 데이터베이스 파티션 그룹의 설치 패널에 있는 목록 상자에서 단 하나의 데이터베이스 파티션만 선택할 수 있습니다. 추가 파티션을 새 데이터베이스 파티션 그룹에 추가하려면, 설치 완료 후 수동으로 추가해야 합니다.

Query Patroller 클라이언트 도구 설치

DB2 클라이언트는 Query Patroller 서버에 쿼리를 제출하기 위해 Query Patroller 클라이언트 도구를 설치하지 않아도 됩니다.

데이터베이스의 베타 버전 재작성

DB2 UDB 버전 8.2의 베타 버전에서 데이터베이스를 작성한 경우, 버전 8.2의 사무용 버전에서 다시 작성해야 합니다.

여기에는 DB2 Geodetic Extender 버전 8.2에 대한 공간 데이터베이스 재작성이 포함됩니다.

DB2 UDB의 자국어 버전용 MDAC 파일 설치

DB2 Universal Database(UDB) 버전 8.2의 자국어 버전을 설치하기 전에 MDAC(Microsoft Data Access Component) 2.7의 자국어 버전을 설치하지 않을 경우, 디폴트로 DB2 UDB가 영문 MDAC 파일을 설치합니다. 이 설치로 인해, 운영 체제가 영어가 아닌 경우 Windows ODBC 데이터 소스 관리자 패널이 번역된 버전으로 표시되지 않습니다. 이 문제를 해결하려면 Microsoft 웹 사이트인 <http://msdn.microsoft.com/data/downloads/updates/default.aspx>에서 『MDAC 2.7 RTM - Refresh』 번들을 설치하십시오.

설치하려는 언어를 선택한 후 필수 실행 파일을 다운로드하여 실행하십시오. 이 프로시저는 번역된 ODBC 데이터 소스 관리자 파일을 설치합니다.

DB2 Universal Database Workgroup Server Edition의 DB2 라이선스 규정

인터넷 라이선스 규정이 DB2 Universal Database Workgroup Server Edition에서는 유효하지 않습니다. 인터넷 사용자의 라이선스가 필요하다면, DB2 Universal Database Workgroup Server Unlimited Edition을 구입해야 합니다.

추가 아시아 글꼴 설치(Linux)

IBM에서는 아시아 문자에 대한 추가 2바이트 문자 세트(DBCS) 지원을 포함하는 Linux 용 추가 글꼴 패키지를 제공합니다. 이러한 글꼴 패키지는 국가 또는 지역 고유 문자를 표시하는 데 필요한 글꼴만 설치하는 일부 Linux 버전에 필요합니다.

db2setup 명령을 실행하고 DB2 설치 마법사 인터페이스에서 누락된 문자를 찾은 경우, 사용자 Linux 시스템에 모든 필수 글꼴이 설치되지 않았을 수 있습니다. **db2setup** 명령이 설치 CD 임베디드된 글꼴을 제대로 참조할 수 있도록 하려면 다음을 수행하십시오.

1. 다음 명령을 입력하십시오.

```
export JAVA_FONTS=/<cdrom>/db2/<linux_platform>/java/jre/lib/fonts
```

여기서, <cdrom>은 설치 이미지 위치이고, <linux_platform>은 *Linux* 접두부로 시작하는 디렉토리 이름입니다.

2. **db2setup** 명령을 다시 실행하십시오.

설치 후 DB2 GUI 도구를 사용할 때 누락된 문자가 인식된 경우, DB2 제품과 함께 제공된 필수 글꼴을 설치하십시오. 이러한 글꼴은 다음 CD의 fonts 디렉토리에서 찾을 수 있습니다.

- AIX 5L용 IBM® Developer Kit, Java™ Technology Edition(64비트)
- 운영 환경용 DB2 임베디드 응용프로그램 서버(AS) 및 응용프로그램(XML 레지스트리, 웹 관리 도구 및 Java 분산 디버거)

fonts 디렉토리에는 Times New Roman WorldType 및 Monotype Sans Duospace WorldType의 두 가지 사용 가능한 글꼴이 있습니다. 글꼴 각각에 대해 국가 또는 지역 고유 글꼴이 있습니다. 다음 표에는 fonts 디렉토리에 압축된 형식으로 제공된 8가지 글꼴이 나열되어 있습니다.

표 7. 추가 아시아 글꼴의 파일 이름

글꼴 글자체	글꼴 파일 이름	국가 또는 지역
Times New Roman WT J	tnrwt_j.zip	일본 및 기타 국가 또는 지역
Times New Roman WT K	tnrwt_k.zip	한국
Times New Roman WT SC	tnrwt_s.zip	중국(중국어)
Times New Roman WT TC	tnrwt_t.zip	대만(대만어)
Monotype Sans Duospace WT J	mtsansdj.zip	일본 및 기타 국가 또는 지역
Monotype Sans Duospace WT K	mtsansdk.zip	한국
Monotype Sans Duospace WT SC	mtsansds.zip	중국(중국어)
Monotype Sans Duospace WT TC	mtsansdt.zip	대만(대만어)

주: 이러한 글꼴은 시스템 글꼴을 대체하지 않습니다. 이러한 글꼴은 DB2 Universal Database와 함께 사용되거나 DB2 Universal Database에 사용하기 위해 사용됩니다. 이러한 글꼴의 일반적인 또는 제한되지 않는 판매 혹은 배포를 확인할 수는 없습니다.

프로시저:

추가 아시아 글꼴을 설치하려면 다음을 수행하십시오.

1. 글꼴 패키지 압축을 푸십시오.
2. 글꼴 패키지를 /opt/IBMJava2-141/jre/lib/fonts 디렉토리로 복사하십시오. 이미 디렉토리가 존재하지 않는 경우, 디렉토리를 작성하십시오.
3. 다음 명령을 입력하십시오.

```
export JAVA_FONTS=/opt/IBMJava2-141/jre/lib/fonts
```

최소한 사용자 국가 또는 지역의 각 글꼴 중 하나의 글꼴을 설치해야 합니다. 중국, 한국 또는 대만의 사용자인 경우 국가 고유 또는 지역 고유 버전을 사용하십시오. 그렇지 않은 경우, 일본어 버전의 글꼴을 사용하십시오. 시스템에 공간이 있으면 여덟 개의 글꼴을 모두 설치하십시오.

JDK(Java Development Kits)를 사용하도록 개발 센터 구성(Linux)

어떤 경우, DB2 Universal Database는 클라이언트 운영 체제에 JDK를 설치하지 않습니다. 이 클라이언트의 Java 저장 프로시저를 개발하기 위해 개발 센터를 사용하려면, 설치된 JDK의 위치에 개발 센터를 지정해야 합니다.

JDK 위치를 식별하려면 다음 단계를 수행하십시오.

1. 개발 센터에서 프로젝트 -> 환경 설정 메뉴 항목을 선택하십시오.
2. 환경 설정 노트북에서 프로세스 노드를 선택하십시오.
3. 프로세스 페이지의 **Java** 홈 섹션에서 Java 스토어드 프로시저를 빌드하고 실행하기 위해 사용할 **JDK 레벨**을 선택하십시오.
4. 디렉토리 필드에서 선택한 JDK가 설치된 클라이언트에 존재하거나 액세스할 수 있는 디렉토리 경로를 지정하십시오.
5. 여러 DB2 서버에서 Java 스토어드 프로시저를 개발하기 위해 클라이언트 컴퓨터를 사용할 경우, 서버에 사용되는 JDK 레벨에 따라 추가 JDK 레벨을 선택하고 설치된 위치를 지정해야 할 수도 있습니다.

DB2 서버에서 JDK 설치시 일부 Java 라이브러리가 시스템 /usr/lib 서브디렉토리에 링크되지 않을 수 있습니다. 이 링크는 Java 스토어드 프로시저를 빌드하고 실행하기 위해 필요합니다.

이 릴리스 정보의 호환성 문제에서 설명된 "Linux Java 환경 설정" 절에서는 Linux 클라이언트에서 JDK에 대한 링크를 작성하는 방법을 보여줍니다.

United Linux 1.0 및 SuSE Linux 분산에 그룹 및 사용자 ID 작성

United Linux 1.0 및 SuSE Linux 분산에서 DB2 UDB 버전 8.2 설치를 위한 그룹 및 사용자 ID를 작성하려면 groupadd와 useradd 명령을 각각 사용하십시오. 버전 8.2 설치 및 구성 보충 설명서에는 그룹 및 사용자 ID를 작성하기 위한 mkgroup 및 mkuser 명령에 대해 올바르게 않게 설명되어 있습니다.

도움말 시스템 디먼이 db2_install 명령으로 설치 후 시작하지 않음(UNIX 및 Linux)

UNIX 및 Linux 플랫폼에서 db2_install 명령을 사용하여 DB2 정보 센터를 설치할 경우, 도움말 시스템 디먼(db2icd)이 설치 후 시작되지 않습니다. 도움말 시스템 디먼을 수동으로 시작하거나 컴퓨터를 재시작하여 문서에 액세스해야 합니다.

릴리스 정보의 문서 갱신사항 | 설치 및 구성 절에서 "DB2 정보 센터 디먼" 제목의 주제를 참조하십시오.

Ready for Tivoli 인에이블먼트(UNIX)

Ready for Tivoli[®] 로고가 있는 IBM 소프트웨어를 구입할 경우, 다양한 Tivoli 제품을 통해 IBM 소프트웨어 제품을 관리할 수 있습니다. Tivoli 제품은 하나 이상의 Ready for Tivoli 응용프로그램을 자동으로 발견, 모니터 및 재고 조사할 수 있습니다.

Ready for Tivoli인 IBM 소프트웨어 제품은 IBM Tivoli Configuration Manager와 같은 제품을 통해 관리할 수 있습니다. IBM Tivoli Monitoring for Database에서는 DB2 Universal Database(UDB), Oracle 및 Informix[®] 등을 포함한 모든 선두적인 데이터베이스 지원을 제공합니다.

추가 정보에 대해서는 IBM 웹 사이트인 <http://www.ibm.com/software/tivoli/>를 참조하십시오.

Ready for Tivoli 인스트루멘테이션 및 DB2 UDB 버전 8:

인스트루멘테이션을 설치하고 구성하기 위해서는 Tivoli 관리자가 다음을 수행해야 합니다.

1. 이 DB2 제품의 Tivoli Ready 서명 파일은 xxx.sys입니다. FixPak 4 중에서 이 서명 파일은 버전 릴리스가 아닌 FixPak별로 새로 고쳐집니다. 서명 파일이 다음 디렉토리에 설치되는지 확인하십시오.

```
%install DB2DIR%/tivready
```

2. 모니터하려는 모든 컴퓨터에 Tivoli GEM 2.2 Ready for Tivoli 인에이블먼트를 설치하고 구성해야 합니다. Tivoli Ready 인에이블먼트와 이 제품의 설치 및 사용 방법에 대한 자세한 지시사항을 다운로드하기 위해 사용자의 브라우저가 <http://www.ibm.com/software/sysmgmt/products/support/>를 가리키게 해야 합니다.
3. 고급 데이터베이스 관리 기능은 IBM Tivoli Monitoring for Databases를 통해 완성됩니다. Database용 ITM 제품은 새 고급 개정판인 분산 모니터링 제품(IBM Tivoli Monitoring 또는 ITM이라 함)을 사용하며 새 모니터링 엔진 사용을 기반으로 하여 모니터링 성능에 중요한 개선된 기능을 제공합니다. ITM for Databases는 PAC(Proactive Analysis Component)를 통해 DB2 UDB 지원을 제공합니다. 이 PAC는 DB2 UDB와 밀접하게 통합되며 빠른 전개 및 활성화를 위한 즉각적인 모니터 세트를 제공합니다. DBA는 사용자 정의 모니터, 임계값 및 태스크도 정의할 수 있습니다.

추가 정보는 <http://www.ibm.com/software/tivoli/>를 참조하십시오.

기타 Tivoli 제품에 대한 정보는 <http://www.ibm.com/software/tivoli/>를 참조하십시오.

설치 이미지 축소 도구 - db2iprune(Windows)

db2iprune 명령행 유틸리티는 DB2 Universal Database(UDB) Windows 제품 설치 이미지의 크기를 줄일 수 있습니다. 이 도구는 특히 DB2 UDB의 대규모 전개에 유용합니다. 또한 응용프로그램 내에서 DB2 UDB를 임베드할 경우에도 유용합니다.

db2iprune 도구는 입력 파일과 실행 파일로 구성됩니다. 입력 파일(.prn)에는 제거 가능 구성요소의 전체 목록이 있으며 설치 이미지에서 제거하려는 언어 및 기능을 표시하기 위해 사용됩니다. db2iprune 실행 파일(db2iprune.exe)은 이 기능과 언어에 연관되는 캐비닛 파일을 제거합니다. 결과는 일반 설치 방법으로 설치할 수 있는 새 소형 DB2 UDB 이미지입니다. 일반적인 방법으로 Fixpak도 적용할 수 있습니다. FixPak이 설치될 때 db2iprune을 사용하여 설치된 구성요소만 발견하여 갱신합니다.

db2iprune 도구는 DB2 UDB 제품 설치 CD의 \db2\windows\utilities\db2iprune 디렉토리에 있습니다. 또한 이 디렉토리에는 Readme 파일이 있습니다. db2iprune 사용 방법에 대한 자세한 지시사항은 db2iprune Readme를 참조하십시오.

DB2 Universal Database, 버전 8 문서 설치 제한사항(Windows)

Windows에서 DB2 UDB 버전 7(또는 이전) 제품이 이미 설치된 워크스테이션 또는 서버에 DB2 Universal Database(UDB) 버전 8 정보 센터(HTML 문서)를 설치하지 마십시오. 설치 프로그램에서 이전 버전을 발견하여 이전 제품을 제거합니다.

최신 레벨로 갱신된 이전 설치(Windows)

버전 8 레벨 이전의 DB2 제품이 설치되어 있는 경우, 설치 이미지가 이것을 발견하여 해당 제품을 최신 레벨로 갱신합니다.

DB2 .NET Data Provider의 시스템 요구사항(Windows)

DB2 .NET Data Provider 설치를 위해 DB2 Universal Database(UDB) 설치 프로그램을 사용하기 전에 .NET Framework가 컴퓨터에 이미 설치되어 있어야 합니다. .NET Framework가 설치되어 있지 않으면, DB2 UDB 설치 프로그램은 DB2 .NET Data Provider를 등록하지 않습니다.

DB2 UDB는 설치되어 있고 .NET Framework는 설치되어 있지 않으면, DB2 .NET Data Provider가 등록되지 않습니다. 나중에 .NET Framework를 설치하는 경우에는 db2nmpreg 실행 파일을 실행하여 Provider를 등록할 수 있습니다. 이 실행 파일은 sqllib\bin 디렉토리에 있습니다. 실행시 매개변수는 사용하지 않습니다.

DB2 .NET Data Provider를 등록하려면, 명령 창에서 db2nmpreg를 입력하십시오.

비관리자로서 DB2 버전 8 클라이언트 및 DB2 Connect PE 설치 (Windows)

DB2 Administration Client, DB2 Application Development Client 또는 DB2 Connect Personal Edition을 설치할 때, 다음 조건이 적용되는 경우 Windows TCP/IP 서비스 파일을 갱신해야 합니다.

- 데이터 웨어하우징 기능이 설치 설정시 선택됩니다.
- 설치를 수행하는 사용자 ID가 목표 컴퓨터의 관리자 그룹 구성원이 아닙니다.
- 제품이 Windows NT, Windows 2000, Windows XP 또는 Windows Server 2003 운영 체제 중 하나에 설치되고 있습니다.

이러한 조건이 모두 적용되면, 다음 항목이 Windows TCP/IP 서비스 파일에 추가되어야 합니다.

표 8. Windows TCP/IP 서비스 파일의 필수 항목

포트 이름	포트 번호
vwkernel	11000/tcp
vwd	11001/tcp
vwlogger	11002/tcp

이러한 항목없이 Data Warehouse Center는 제대로 기능하지 않습니다.

이주 참고사항

여기 표시된 주제와 함께 DB2 제품 이주에 대한 최신 정보는 DB2 이주 포털 (<http://www-1.ibm.com/support/docview.wss?rs=71&uid=swg21200005>)에 있습니다.

EXPLAIN 테이블 이주

DB2 UDB(Universal Database™) 버전 8.2.2(버전 8.1 Fixpak 9와 동일) 이상을 DB2 UDB 버전 8.2 FixPak 1(버전 8.1 Fixpak 8과 동일) 이하에 적용하는 경우 EXPLAIN 테이블을 작성하려면 **db2updv8** 명령을 실행해야 합니다.

db2updv8 명령을 실행하면 EXPLAIN_GET_MSG 함수가 작성되어 EXPLAIN.DDL을 다시 실행할 수 있습니다.

db2updv8 명령을 실행하지 않은 채로 EXPLAIN.DDL을 사용하여 Explain 테이블을 작성하려면 다음과 같은 오류 메시지를 수신합니다.

DB21034E

명령이 유효한 명령행 처리기 명령이 아니므로 SQL문으로 처리되었습니다. SQL 처리 중에 이 명령은 다음을 리턴했습니다.

SQL0440N 호환되는 인수를 갖는 "%2" 유형의 권한이 부여된 루틴 "%1"을(를) 찾을 수 없습니다.

LINE NUMBER=26. SQLSTATE=42884

이전 버전에서 XML Extender 이주

DB2 Xml Extender의 이전 버전을 사용할 경우, 기존 XML 사용 가능 데이터베이스와 갱신된 Xml Extender 릴리스를 함께 사용하려면 먼저 Xml Extender에 대해 사용 가능한 각 데이터베이스를 이주해야 합니다. 각각의 FixPak에는 이전의 모든 FixPak의 갱신사항이 들어 있습니다.

이주 프로그램을 실행하기 전에 데이터베이스의 백업을 작성하십시오.

XML 사용 가능 데이터베이스 및 XML 사용 가능 컬럼을 이주하려면 다음 단계를 완료하십시오.

1. DB2 명령행에서 다음을 입력하십시오.

```
db2 connect to database_name
db2 bind dxxinstall/bnd/@dxxMigv.lst
db2 bind dxxinstall/bnd/@dxxbind.lst
```

여기서, *dxxinstall*은 DB2 Universal Database를 설치한 경로입니다.

2. DB2 명령행에서 다음을 입력하십시오.

```
dxxMigv database_name
```

DataJoiner 또는 복제 사용시 DB2 Universal Database 이주

DB2 UDB 복제를 위해 Capture 또는 Apply 프로그램을 실행하는 DataJoiner® 또는 Linux, UNIX 및 Windows용 DB2 Universal Database(UDB)를 이주하려면 DB2 UDB 또는 DataJoiner 인스턴스를 이주하기 전에 복제 환경의 이주를 준비해야 합니다. 필수 준비 수행에 대한 자세한 지시사항은 DB2 DataPropagator™ 버전 8의 이주 문서에 포함되어 있습니다. DB2 DataPropagator 버전 8의 이주 문서에 대한 자세한 정보는 <http://www.ibm.com/software/data/dpropr/>를 참조하십시오.

DB2 Universal Database 이주(Windows)

다음 단계는 Windows에서 DB2 Universal Database(UDB)에 대한 이주 전제조건을 확인하는 올바른 순서를 보여줍니다.

전제조건:

이주하기 전에 다음을 수행하십시오.

1. 이주 권장사항, 제한사항 및 스페이스 권장사항을 검토하십시오.
2. DB2 UDB 이주 전에 구성 설정을 기록하십시오.
3. 진단 오류 레벨을 변경하십시오.
4. DB2 UDB 이주를 위해 데이터베이스가 준비되었는지 확인하십시오.
5. 데이터베이스를 백업하십시오.
6. 복제를 사용할 경우, 모든 DB2 UDB 로그 파일을 아카이브해야 합니다.

7. SYSADM 권한이 있어야 합니다.
8. DB2 UDB 이주를 위해 DB2 서버를 오프라인으로 가져오십시오.

주: 버전 8.1에서 DB2_HASH_JOIN 레지스트리 변수는 디폴트로 설정됩니다. 자세한 정보는 "문서 갱신사항"에서 "관리: 성능" 절을 참조하십시오.

DB2 버전 8 Windows 32비트 데이터베이스를 Windows 64비트로 이주

이 절에서는 32비트 컴퓨터의 32비트 DB2 버전 8 데이터베이스를 64비트 Windows 운영 체제의 64비트 데이터베이스로 이주할 경우의 단계에 대해 설명합니다.

전제조건:

- 64비트 컴퓨터에 DB2 버전 8의 64비트 버전이 설치되어 있어야 합니다.
- 32비트 Windows 시스템에서 DB2 버전 8이 실행 중인지 확인하십시오.

프로시저:

Windows 64비트에서 DB2 버전 8을 이주하려면 다음을 수행하십시오.

1. 32비트 Windows 시스템에서 DB2 버전 8 데이터베이스를 백업하십시오.
2. 64비트 Windows 시스템에서 DB2 버전 8 백업(단계 #1에서 작성됨)을 리스토어 하십시오.

주: 32비트 시스템에서 64비트 시스템으로 DB2 UDB를 이주하는 것 외에 다음 이주도 가능합니다.

- Windows 버전 간의 이주
- DB2 UDB 버전 간의 이주
- 한번에 모두 이주
- 32비트로 역이주

자세한 정보는 IBM Redbook: Scaling DB2 UDB on Windows Server 2003을 참조하십시오. 이 Redbook은 다음 URL에서 찾을 수 있습니다.

<http://publib-b.boulder.ibm.com/Redbooks.nsf/RedbookAbstracts/sg247019.html>

MSCS 환경에서 DB2 UDB 버전 7을 버전 8.2.2로 이주

이 주제에서는 MSCS(Microsoft Cluster Server) 환경에서 DB2 Universal Database(UDB) 버전 7을 버전 8.2.2(버전 8.1 FixPak 9와 동일)로 이주하는 방법에 대해 설명합니다.

가정: MSCS 환경에서 DB2 UDB 버전 8.2.2(버전 8.1 FixPak 9와 동일)로 이주하는 방법을 설명하기 위해 샘플 구성을 사용합니다. 이 샘플 구성에는 DB2 UDB Enterprise

Server Edition 버전 7이 설치된 두 대의 Windows Server 2000 컴퓨터가 있고, 초기 구성은 두 파티션으로 구성된 DB2 인스턴스입니다. 또한 두 개의 클러스터 그룹이 있습니다.

- DB2 그룹 0: 컴퓨터 A에 파티션 0 활동을 포함합니다. 관리 서버(DAS)도 이곳에 위치되어 있습니다.
- DB2 그룹 1: 컴퓨터 B에 파티션 1 활동을 포함합니다.

전제조건:

이주를 시작하기 전에 데이터베이스를 백업하십시오.

프로시저:

MSCS 환경에서 DB2 UDB 버전 7을 버전 8.2.2(버전 8.1 FixPak 9와 동일)로 이주하려면 다음을 수행하십시오.

1. 자동 장애 복구가 해제로 설정되었는지 확인하십시오.

설치 프로세스 중에 컴퓨터를 재시작해야 합니다. 이런 경우가 발생하면 클러스터 서비스가 자동으로 재시작합니다. 그러므로 자동 장애 복구가 어떠한 그룹도 자동으로 장애 복구하지 않도록 해제로 설정되어야 합니다.

- a. DB2 그룹 0에서 자동 장애 복구를 사용 불가능하게 하려면 다음을 수행하십시오.
 - 1) 클러스터 관리자 창에서 **DB2 그룹 0**을 마우스 오른쪽 단추로 누르십시오.
 - 2) 등록 정보를 선택하십시오. DB2 그룹 0 등록 정보 창이 표시됩니다.
 - 3) 장애 복구 탭에서 장애 복구 방지 단일 선택 단추를 선택하십시오.
 - 4) 확인을 누르십시오.
- b. DB2 그룹 1에서 자동 장애 복구를 사용 불가능하게 하려면 다음을 수행하십시오.
 - 1) 클러스터 관리자 창에서 **DB2 그룹 1**을 마우스 오른쪽 단추로 누르십시오.
 - 2) 등록 정보를 선택하십시오. DB2 그룹 1 등록 정보 창이 표시됩니다.
 - 3) 장애 복구 탭에서 장애 복구 방지 단일 선택 단추를 선택하십시오.
 - 4) 확인을 누르십시오.

2. DB2 그룹 1을 컴퓨터 A로 이동하십시오.

- a. 클러스터 관리자 GUI에서 **DB2 그룹 1**을 누르십시오.
- b. 마우스 오른쪽으로 누른 후 그룹 이동을 선택하십시오. 소유자 컬럼을 컴퓨터 A로 변경하십시오.

3. 컴퓨터 B에서 클러스터 서비스를 중지하십시오.

- a. 구성요소 서비스 창에서 클러스터 서비스를 마우스 오른쪽으로 누르십시오.
- b. 확인을 누르십시오.

4. 컴퓨터 B에 DB2 UDB 버전 8.2.2(버전 8.1 FixPak 9와 동일)를 다운로드한 후 설치하십시오.

주:

- DB2 UDB가 컴퓨터 A에서 아직 실행 중이고 사용 가능합니다.
- 설치 프로세스 중에 이 컴퓨터에 DB2 인스턴스를 이주하려면 **db2imigr** 명령을 실행하라는 프롬프트가 표시됩니다. **db2imigr**을 실행하는 중에 컴퓨터를 재시작해야 합니다.

5. 컴퓨터 A상의 DB2 자원을 오프라인으로 연결하십시오.
 - a. 파티션 0, 파티션 1 및 DAS가 모두 컴퓨터 A상의 자원입니다. 이 자원을 한번에 하나씩 오프라인으로 연결합니다. 컴퓨터 A 자원을 오프라인으로 연결하려면 다음을 수행하십시오.
 - 1) 왼쪽 창 패널의 클러스터 관리자 창에서 그룹을 선택하십시오.
 - 2) **DB2 그룹 0**을 선택하십시오. 그룹에 대한 자원이 오른쪽 창 패널에 표시됩니다.
 - DB2 그룹 0의 경우 DB2 자원은 파티션 0 및 DAS를 포함합니다.
 - 3) 오른쪽 창 패널에서 자원 중 하나를 마우스 오른쪽으로 누른 후 **오프라인으로 연결하기**를 선택하십시오.
 - DB2 그룹 0에서 DB2 자원의 각각에 대해 이 단계를 반복하십시오.
 - 4) **DB2 그룹 1**을 선택하십시오. 그룹에 대한 자원이 오른쪽 창 패널에 표시됩니다.
 - DB2 그룹 1의 경우 DB2 자원은 파티션 1을 포함합니다.
 - 5) 오른쪽 창 패널에서 자원(파티션 1)을 마우스 오른쪽으로 누른 후 **오프라인으로 연결하기**를 선택하십시오.

6. 컴퓨터 B에서 클러스터 서비스를 시작하십시오.

설치 후 컴퓨터를 재시작해야 하고 클러스터 서비스에 대한 재시작 유형이 자동으로 설정된 경우, 클러스터 서비스가 이미 시작되었기 때문에 이 단계를 건너뛰십시오.

클러스터 서비스를 시작하려면 다음을 수행하십시오.

- a. 구성요소 서비스 창에서 클러스터 서비스를 마우스 오른쪽으로 누르십시오.
 - b. 시작을 누르십시오.
7. DB2 그룹 0과 DB2 그룹 1을 컴퓨터 B로 이동하십시오.
 - a. 클러스터 관리자 창에서 **DB2 그룹 0**을 누르십시오.
 - b. 마우스 오른쪽으로 누른 후 **그룹 이동**을 선택하십시오. 소유자 컬럼을 컴퓨터 B로 변경하십시오.

- c. **DB2 그룹 1**을 누르십시오.
 - d. 마우스 오른쪽으로 누른 후 **그룹 이동**을 선택하십시오. 소유자 컬럼을 컴퓨터 B로 변경하십시오.
8. 컴퓨터 B상의 DB2 자원을 온라인으로 가져오십시오.
- a. 파티션 0, 파티션 1 및 DAS가 이제 컴퓨터 B상의 자원입니다. 이것을 한번에 하나씩 온라인으로 가져와야 합니다. 이 자원을 온라인으로 가져오려면 다음을 수행하십시오.
 - 1) 왼쪽 창 패널의 클러스터 관리자 창에서 **그룹**을 선택하십시오.
 - 2) **DB2 그룹 0**을 선택하십시오. 그룹에 대한 자원이 오른쪽 창 패널에 표시됩니다.
 - DB2 그룹 0의 경우 DB2 자원은 파티션 0 및 DAS를 포함합니다.
 - 3) 오른쪽 창 패널에서 자원 중 하나를 마우스 오른쪽으로 누른 후 **온라인으로 연결하기**를 선택하십시오.
 - DB2 그룹 0에서 DB2 자원의 각각에 대해 이 단계를 반복하십시오.
 - 4) **DB2 그룹 1**을 선택하십시오. 그룹에 대한 자원이 오른쪽 창 패널에 표시됩니다.
 - DB2 그룹 1의 경우 DB2 자원은 파티션 1을 포함합니다.
 - 5) 오른쪽 창 패널에서 자원(파티션 1)을 마우스 오른쪽으로 누른 후 **온라인으로 연결하기**를 선택하십시오.
 - b. 모든 DB2 인스턴스와 모든 DB2 데이터베이스를 이주하십시오.
 - 1) **db2imigr** 명령을 사용하여 모든 DB2 인스턴스를 이주하십시오.
 - a) 모든 DB2 인스턴스를 찾으려면 **db2ilist** 명령을 실행하십시오.
 - b) 각 DB2 인스턴스를 이주하려면 **db2imigr** 명령을 실행하십시오. 이 명령은 `sql1lib\bin` 디렉토리에 있으며 각 DB2 인스턴스에 대해 실행해야 합니다.
 - 2) **migrate database** 명령을 사용하여 모든 DB2 데이터베이스를 이주하십시오.
9. 머신 A에서 클러스터 서비스를 중지하십시오.
- a. 구성요소 서비스 창에서 **클러스터 서비스**를 마우스 오른쪽으로 누르십시오.
 - b. **확인**을 누르십시오.
10. 컴퓨터 A에 DB2 UDB 버전 8.2.2(버전 8.1 FixPak 9와 동일)를 다운로드한 후 설치하십시오.

주:

- DB2가 컴퓨터 A에서 아직 실행 중이고 사용 가능합니다.
- 설치 프로세스의 파트로서 컴퓨터를 재시작해야 합니다.

- 컴퓨터 B에서 **db2imigr** 및 **migrate database** 명령을 이미 실행했기 때문에 컴퓨터 A에서 이 명령들을 실행하지 않아도 됩니다.

11. 컴퓨터 A에서 클러스터 서비스를 시작하십시오.

설치 후 컴퓨터를 재시작해야 하고 재시작 유형이 자동으로 설정된 경우, 클러스터 서비스가 이미 시작되었기 때문에 이 단계를 건너뛰십시오.

클러스터 서비스를 시작하려면 다음을 수행하십시오.

- 구성요소 서비스 창에서 클러스터 서비스를 마우스 오른쪽으로 누르십시오.
- 시작을 누르십시오.

12. DB2 그룹 0을 컴퓨터 A로 이동하십시오.

- 클러스터 관리자 창에서 **DB2 그룹 0**을 누르십시오.
- 마우스 오른쪽으로 누른 후 그룹 이동을 선택하십시오. 소유자 컬럼을 컴퓨터 A로 변경하십시오.

이 작업은 MSCS 환경을 초기 구성으로 되돌립니다.

13. 1단계에서 자동 장애 복구를 해제한 경우, 다시 설정해야 합니다.

- DB2 그룹 0에서 자동 장애 복구를 사용 불가능하게 하려면 다음을 수행하십시오.
 - 클러스터 관리자 GUI에서 **DB2 그룹 0**을 마우스 오른쪽 단추로 누르십시오.
 - 등록 정보를 선택하십시오. DB2 그룹 0 등록 정보 창이 표시됩니다.
 - 장애 복구 탭에서 장애 복구 허용 단일 선택 단추를 선택하십시오.
 - 확인을 누르십시오.
- DB2 그룹 1에서 자동 장애 복구를 사용 가능하게 하려면 다음을 수행하십시오.
 - 클러스터 관리자 창에서 **DB2 그룹 1**을 마우스 오른쪽 단추로 누르십시오.
 - 등록 정보를 선택하십시오. DB2 그룹 1 등록 정보 창이 표시됩니다.
 - 장애 복구 탭에서 장애 복구 허용 단일 선택 단추를 선택하십시오.
 - 확인을 누르십시오.

데이터베이스 이주(IA64 기반 HP-UX)

데이터베이스 이주는 버전 8.x 릴리스 전반의 IA64 기반 HP-UX용 DB2 Universal Database(UDB)에서 지원되지 않습니다.

버전 7 DB2 백업 이미지를 버전 8 인스턴스로 리스토어하는 것은 IA64 기반 HP-UX용 DB2 UDB에서 지원되지 않습니다.

설치 제거 정보

DB2 UDB 자동 설치 제거(Windows)

msiexec 명령을 사용하여 DB2 제품을 자동으로 제거하려면 다음을 수행하십시오.

```
msiexec /x <product_code> /qn
```

여기서, <product code>는 제거하려는 제품의 코드를 나타냅니다.

다음은 DB2 제품 코드의 목록입니다.

DB2 Universal Database Enterprise Server Edition(ESE)

{D8F53726-C7AD-11D4-9155-00203586D551}

DB2 Universal Database Workgroup Server Edition(WSE)

{7A28F948-4945-4BD1-ACC2-ADC081C24830}

DB2 Universal Database Express Edition(EXP)

{58169F10-CA30-4F40-8C6D-C6DA8CE47E16}

DB2 Universal Database Personal Edition(PE)

{C0AA883A-72AE-495F-9601-49F2EB154E93}

DB2 Warehouse Manager(WM)

{84AF5B86-19F9-4396-8D99-11CD91E81724}

DB2 Data Links Manager(DLM)

{1D16CA65-F7D9-47E5-BB26-C623A44832A3}

Relational Connect(RCON)

{273F8AB8-C84B-4EE6-85E7-D7C5270A6D08}

DB2 Connect Enterprise Edition(CEE)

{9C8DFB63-66DE-4299-AC6B-37D799A728A2}

DB2 Connect Personal Edition(CPE)

{F1912044-6E08-431E-9B6D-90ED10C0B739}

DB2 Administration Client(ADMCL)

{ABD23811-AA8F-416B-9EF6-E54D62F21A49}

DB2 Application Development Client(ADCL)

{68A40485-7F7F-4A91-9AB6-D67836E15CF2}

DB2 Run-Time Client(RTCL)

{63F6DCD6-0D5C-4A07-B27C-3AE3E809D6E0}

DB2 7(RTLITE)

{07C9CEE7-4529-4E60-95D3-6B6EF6AC0E81}

DB2 Eclipse Documentation(DOCE)

{FE2D4758-041C-4E4E-95B3-529E4E1EAF3E}

DB2 Query Patroller(QP)

{7A8BE511-8DF3-4F22-B61A-AF0B8755E354}

Life Sciences Data Connect(LSDC)

{DD30AEB3-4323-40D7-AB39-735A0523DEF3}

DB2 Cube Views™ (CUBE)

{C8FEDF8F-84E8-442F-A084-0A0F6A772B52}

DB2 Spatial Extender(SE)

{F6846BF9-F4B5-4BB2-946D-3926795D5749}

예:

DB2 UDB Enterprise Edition을 제거하려면 다음 명령을 입력하십시오.

```
msiexec /x {D8F53726-C7AD-11D4-9155-00203586D551} /qn
```

다음 DB2 제품 코드는 DB2 UDB 버전 8.2에서 더 이상 지원되지 않습니다.

- WMC {5FEA5040-22E2-4760-A88C-73DE82BE4B6E}
- DOC {73D99978-A255-4150-B4FD-194ECF4B3D7C}

자동 설치 제거를 사용하여 DB2 정보 센터에 대해 제품 코드(Windows)

Windows에서 자동 설치 제거를 사용하여 DB2 정보 센터를 제거할 경우, 다음 제품 코드를 사용하십시오.

{FE2D4758-041C-4E4E-95B3-529E4E1EAF3E}

알려진 한계, 문제점 및 임시 해결책

다음 정보는 이 릴리스에만 적용되는 현재 알려진 한계, 문제점 및 해결책입니다. 모든 한계 및 제한사항은 다른 릴리스의 제품에는 적용되거나 적용되지 않을 수도 있습니다. DB2 지원 웹 사이트에도 이 문서를 작성한 후 발견된 문서의 변경사항, 알려진 문제점 및 해결책을 설명하는 기술 정보 및 서비스 플래시가 들어 있습니다. DB2 지원 웹 사이트 주소는 <http://www.ibm.com/software/data/db2/udb/support.html>입니다.

제한사항

불완전한 결과를 리턴하는 SNAP_GET_DB 테이블 함수

DPF(Database Partitioning Feature) 환경에서 입력으로 제공된 -2(전역 스냅샷)를 사용하여 SNAP_GET_DB 테이블 함수를 호출하면 이 함수는 다음과 같은 네 개의 컬럼에 대해 불완전한 결과를 리턴합니다.

- FIRST_ACTIVE_LOG
- LAST_ACTIVE_LOG
- CURRENT_ACTIVE_LOG
- CURRENT_ARCHIVE_LOG

이 요소들은 전역 스냅샷에 대해 집계되지 않습니다. 이 스냅샷 요소에 대해 완전한 세트의 값을 가져오려면 SNAP_GET_DB 테이블 함수를 각 파티션에서 개별적으로 호출해야 합니다.

IMPORT REPLACE가 Not Logged Initially절을 받아들이지 않음

IMPORT 명령의 REPLACE 옵션이 CREATE TABLE문의 NOT LOGGED INITIALLY(NLI)절 또는 ALTER TABLE문의 ACTIVATE NOT LOGGED INITIALLY절을 받아들이지 않습니다.

REPLACE 조치가 있는 가져오기가 NLI절이 호출되는 CREATE TABLE 또는 ALTER TABLE문과 같은 트랜잭션 내에서 수행될 경우, 가져오기는 NLI절을 받아들이지 않습니다. 모든 삽입 내용이 로그됩니다.

일시적인 해결책 1

DELETE문을 사용하여 테이블 콘텐츠를 삭제한 후 INSERT문으로 가져오기를 호출하십시오.

일시적인 해결책 2

테이블을 삭제하고 재작성한 후 INSERT문으로 가져오기를 호출하십시오.

이 제한사항은 DB2 UDB 버전 7 및 DB2 UDB 버전 8에 적용됩니다.

Long 필드 및 LOB 데이터는 올바른 위치 테이블 재구성으로 재구성할 수 없음

올바른 위치 또는 온라인 테이블 재구성 중에는 Long 필드 및 LOB 데이터를 재구성할 수 없습니다. Long 필드 및 LOB 데이터는 REORG TABLE 명령에서 LONGLOBDATA 매개변수를 지정하여 클래식 또는 오프라인 테이블 재구성에서 재구성될 수 있습니다. 그러나 Long 필드 및 LOB 데이터 재구성에서는 여유 공간을 개정할 수 있는 반면 이 경우에는 클러스터링이 개선되지 않으며 재구성을 완료하는 데 상당히 오랜 시간이 걸릴 수 있다는 점에 주의해야 합니다.

블로킹 커서에서 동작을 잠그면 클라이언트 응용프로그램에서 불일치가 나타날 수 있음

커서 안정성(CS) 분리에서 데이터베이스 서버의 현재 커서 위치와 연관된 행은 항상 잠겨 있습니다. 블록화된 페치에서는 다중 행을 단일 버퍼에서 리턴할 수 있습니다. 대부분의 경우 서버측에서 마지막으로 처리된 행은 정확히 맞지 않으며 두 개의 버퍼로 분리됩니다. 응용프로그램은 두 번째 버퍼를 수신할 때까지 이 분리된 행을 인식하지 못합니다. 따라서 응용프로그램에 리턴된 행은 잠기지 않습니다.

드물지만 서버측에서 마지막으로 처리된 행이 정확히 맞는 경우 커서 위치는 버퍼 내부의 마지막 행에 남아 있습니다. 즉, 응용프로그램에 리턴한 마지막 행이 잠겨 있음을 의미합니다.

ODBC로 파일에 데이터 익스포트 웨어하우스 프로그램

ODBC로 파일에 데이터 익스포트 웨어하우스 프로그램은 다음 Sybase 데이터 유형을 지원하지 않습니다.

- BIT
- BINARY
- VARBINARY

개발 센터의 통합 SQL 디버거에서 지원되지 않는 데이터 유형

다음 데이터 유형은 개발 센터로 통합된 SQL 디버거에서 지원되지 않습니다.

- Linux, UNIX 및 Windows용 DB2 Universal Database(UDB)의 경우, CHAR FOR BIT DATA, VARCHAR FOR BIT DATA 및 GRAPHIC 데이터 유형이 지원되지 않습니다.
- z/OS용 DB2 UDB의 경우, GRAPHIC 데이터 유형이 지원되지 않으며 매개변수로 사용되는 BLOB 및 CLOB 데이터 유형이 지원되지 않습니다. 로컬 변수로 사용되는 BLOB 및 CLOB이 지원됩니다.

개발 센터에서 구조화된 유형

개발 센터는 더 이상 구조화된 유형의 작성을 지원하지 않습니다.

64비트 운영 체제의 개발 센터 제한사항

64비트 서버에 대한 Java 스토어드 프로시저의 디버깅은 개발 센터에서 지원하지 않습니다. SQL 스토어드 프로시저의 디버깅은 64비트 Windows 운영 체제에서 지원됩니다. OLE DB 또는 XML 사용자 정의 함수(UDF) 개발은 64비트 서버에서 지원되지 않습니다.

개발 센터(Linux)

개발 센터를 사용하여 Linux 분산(32비트, 64비트, Intel™, zSeries® 또는 iSeries™)에서 실행하는 Java 스토어드 프로시저를 디버깅할 수 없습니다.

큰따옴표가 있는 스토어드 프로시저 디버깅

개발 센터는 스토어드 프로시저 이름, 스키마 또는 특정 이름에 큰따옴표(")가 포함된 스토어드 프로시저에 대한 디버깅을 지원하지 않습니다.

개발 센터에서 Java 루틴이 컴파일하는 데 사용할 경로 설정

개발 센터에서 개발자 킷 버전이 설치된 위치를 알지 못하는 경우, Java 루틴을 컴파일할 수 없습니다. 개발자 킷 버전의 디폴트 디렉토리는 개발 센터가 맨 처음 시작될 때 사용자의 \$HOME/.ibm/db2/dc/DB2DC.settings 파일에 기록됩니다. \$USER.settings 파일로 이러한 디렉토리를 복사한 후 유니코드 편집기로 수정하거나 디폴트 위치의 개발자 킷 디렉토리에 기호 링크를 작성할 수 있습니다.

Java 스토어드 프로시저의 동시 실행 및 디버깅에 대한 개발 센터 한계

개발 센터는 Java 스토어드 프로시저의 동시 실행 및 디버깅을 지원하지 않습니다. 개발 센터에서 여러 개의 Java 스토어드 프로시저를 동시에 실행하거나 단일 Java 스토어드 프로시저를 디버깅할 수 있습니다. 그러나 Java 스토어드 프로시저를 실행하는 동안 다른 Java 스토어드 프로시저를 디버깅할 수는 없습니다. 디폴트로 KEEPFENCED 데이터베이스 관리 프로그램 구성 키워드는 SQL 스토어드 프로시저 디버깅에 필수인 KEEPFENCED=YES로 설정됩니다. KEEPFENCED 키워드에 디폴트값 YES가 있을 경우, 루틴 프로세스는 활성화되며 JVM 포트 충돌이 발생합니다. Java 스토어드 프로시저는 JVM 예외를 발생시키며 디폴트 KEEPFENCED=YES 데이터베이스 관리 프로그램 구성 설정이 사용될 경우 다음 상황에서 실패합니다.

- 개발 센터에서 Java 스토어드 프로시저 빌드 후 디버깅할 경우
- 초기 Java 스토어드 프로시저가 여전히 실행 중인 동안 한 사용자가 Java 스토어드 프로시저를 실행 중이고, 다른 사용자가 Java 스토어드 프로시저를 디버깅 중인 경우

- 초기 Java 스토어드 프로시저가 여전히 실행 중일 때, 한 사용자가 Java 스토어드 프로시저를 디버그하며, 다른 사용자가 Java 스토어드 프로시저를 실행 중인 경우

이 제한사항을 일시적으로 해결하려면 다음 명령을 실행하여 KEEPFENCED 데이터베이스 관리 프로그램 구성 키워드가 KEEPFENCED=NO로 설정되어 있는지 확인하십시오.

```
db2 update dbm cfg using KEEPFENCED NO
db2stop
db2start
```

KEEPFENCED가 NO로 설정된 경우, Java 스토어드 프로시저 호출이 완료되었을 때 db2fmp 프로세스는 종료되고 DB2 Universal Database가 새 db2fmp 프로세스를 시작하여 다음 루틴 호출을 처리합니다. 따라서 Java 스토어드 프로시저를 디버그하기 시작할 때 디버그 모드에 기존 JVM이 없게 됩니다.

KEEPFENCED=YES 설정은 디버깅할 SQL 스토어드 프로시저를 빌드하여 SQL 스토어드 프로시저를 디버그하는 데 필요합니다. KEEPFENCED=NO일 경우, SQL 스토어드 프로시저를 여전히 빌드하고 실행할 수 있지만 디버깅할 수는 없습니다.

DB2SystemMonitor.getServerTimeMicros 메소드가 지원되지 않음

DB2[®] Universal JDBC 드라이버 메소드 DB2SystemMonitor.getServerTimeMicros()가 현재 Linux[™], UNIX[®] 및 Windows[®]용 DB2[®] Universal Database[™] 서버에서 지원되지 않습니다. DB2SystemMonitor.getServerTimeMicros() 메소드는 Linux, UNIX 및 Windows용 DB2 Universal Database[™] 서버에 연결하는 경우 0을 리턴합니다.

IBM XL C/C++ 컴파일러 런타임이 설치되어야 함(iSeries 및 pSeries 시스템의 64비트 Linux)

iSeries[™] 및 pSeries[®] 시스템에서 Linux용 64비트 DB2를 설치하기 전에 다음 요구 사항을 충족해야 합니다.

- Linux 분산에서 지원되는 iSeries 또는 pSeries 하드웨어에서 실행해야 합니다.
- 다음 두 가지 분산 중 하나를 실행해야 합니다.
 - SUSE LINUX Enterprise Server(SLES) 9 또는
 - Red Hat Enterprise Linux 3 Update 3(Taroon)
- Linux용 IBM[®] XL C/C++ Advanced Edition V7.0 런타임 환경 구성요소를 다운로드하여 설치해야 합니다. 자세한 정보는 다음을 참조하십시오.

<http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg24007906>

또는 다음 단계를 수행하십시오.

1. XL C/C++ 지원 페이지(<http://www.ibm.com/software/awdtools/xlcpp/support/>)를 방문하십시오.

2. "Self Help: Download" 헤더 아래에서 "Latest Updates (PTFs)"를 선택하십시오.
3. "Linux" 헤더 아래에서 "XL C/C++ Advanced Edition V7.0 for Linux Run-Time Environment"를 선택하십시오.
4. "XL C/C++ Advanced Edition V7.0 for Linux Run-Time Environment" 페이지의 지시사항을 수행하십시오.

범용 JDBC 드라이버 유형 2가 DB2 UDB 버전 8.2.2에서 지원되지 않음 (Linux AMD64)

Linux AMD64의 DB2 UDB(Universal Database) 버전 8.2.2(버전 8.1 FixPak 9와 동일)는 범용 JDBC 드라이버 유형 2를 지원하지 않습니다. 이후 FixPak에서 지원될 예정입니다. 버전 8.2.2에서의 JDBC 지원은 범용 JDBC 드라이버 유형 4와 레거시 JDBC 유형 2 드라이버(COM.ibm.db2.jdbc.app.DB2Driver)를 사용하여 제공됩니다.

PHP 응용프로그램의 커서

PHP 해석기가 응용프로그램 대신 커서를 작성할 경우, 그 커서는 화면 이동 가능 키 세트 구동 커서로 작성됩니다. 특정한 경우, 이로 인해 예기치 않은 결과가 리턴될 수 있습니다. 이러한 상황을 예방하려면 데이터 갱신에 사용되는 모든 SELECT문에 대해 "FOR READ ONLY"절을 명시적으로 지정하십시오. 다른 대체 방법으로는 CLI 구성 매개변수인 "Patch2=6", "Patch2=42" 또는 "DisableKeysetCursor=1"을 설정하는 방법이 있습니다. 그러나 이 매개변수의 결과는 각각 다릅니다. 이 구성 키워드에 대한 자세한 내용은 *CLI Guide and Reference*를 참조하십시오.

ConnectNode CLI/ODBC 구성 키워드 한계

ConnectNode 키워드는 제어 센터에 영향을 주지 않습니다. 제어 센터는 항상 SQL_CONN_CATALOG_NODE 설정에서 참조하는 카탈로그 노드에 연결되어 있습니다.

SQLColumns 함수(CLI) 제한사항

SQLColumns() 함수는 별명의 별명에서 리턴되는 데이터를 지원하지 않습니다. 별명의 별명에서 호출된 경우 SQLColumns() 함수는 빈 결과 세트를 리턴합니다.

CLI 패키지의 바인드 옵션 제한사항

db2cli.lst, ddcsmsv.lst, ddcs400.lst, ddcsvm.lst 또는 ddcsvse.lst와 같은 목록 파일과 CLI 패키지를 바인드할 경우 일부 바인드 옵션이 적용되지 않을 수 있습니다. CLI 패키지는 CLI, ODBC, JDBC, OLE DB, .NET 및 ADO 응용프로그램에서 사용되므로, CLI 패키지에 대해 수행된 변경사항은 이 유형의 모든 응용프로그램에 영향을 줍니다. 따라서 CLI 패키지를 바인드할 때 디폴트로 바인드 옵션의 서브세트만

지원됩니다. 지원되는 옵션은 ACTION, COLLECTION, CLIPKG, OWNER 및 REPLVER입니다. CLI 패키지에 영향을 주는 다른 모든 바인드 옵션은 무시됩니다.

디폴트로 지원되지 않는 바인드 옵션을 사용하여 CLI 패키지를 작성하려면, 디폴트 컬렉션 ID NULLID와 다른 컬렉션 ID를 사용하여 COLLECTION 바인드 옵션을 지정하십시오. 지정한 바인드 옵션은 모두 승인됩니다. 예를 들어, 디폴트로 지원되지 않는 KEEP DYNAMIC YES 바인드 옵션으로 CLI 패키지를 작성하려면 다음 명령을 발행하십시오.

```
db2 bind @db2cli.lst collection newcolid keepdynamic yes
```

CLI/ODBC 응용프로그램이 새 컬렉션에 작성된 CLI 패키지에 액세스할 수 있도록 하려면, db2cli.ini 초기화 파일에서 CurrentPackageSet CLI/ODBC 키워드를 새 컬렉션 ID로 설정하십시오.

특정 컬렉션 ID로 이미 존재하는 CLI 패키지 위에 겹쳐쓰려면 다음 조치 중 하나를 사용하십시오.

- 이 컬렉션 ID에 대해 바인드 명령을 발행하기 전에 기존 CLI 패키지를 삭제하십시오.
- 바인드 명령을 발행할 때 ACTION REPLACE 바인드 옵션을 지정하십시오.

CLI LOAD 유틸리티 제한사항

CLI LOAD 유틸리티는 데이터를 삽입하는 Prepared SQL문에 SELECT절이 있는 경우 매개변수 표시문자를 지원하지 않습니다.

버전 8.2 FixPak 3(V8.1 FixPak 10과 동일) 이전에 CLI LOAD 유틸리티에서는 INSERT문에 VALUES절이 있는 경우 목표 컬럼을 지정할 수 없었습니다.

그러나 버전 8.2 FixPak 3(V8.1 FixPak 10과 동일)부터 CLI LOAD 유틸리티에서는 INSERT문에 VALUES절이 있는 경우 목표 컬럼을 지정할 수 있습니다. 예를 들어 이제 다음 명령문은 CLI LOAD에서 지원됩니다.

```
INSERT into tableA (col1, col2, col3) VALUES (?, ?, ?)
```

지원되지 않는 도구 카탈로그 데이터베이스 작성(AMD64의 Linux)

Linux(AMD64)에서 64비트 DB2 Universal Database(UDB) 인스턴스의 도구 카탈로그 데이터베이스 작성은 지원되지 않습니다. 다음 방법 중 하나를 사용하여 64비트 인스턴스 아래에서 도구 카탈로그를 작성하지 마십시오.

- DB2 UDB 설치
- **db2isetup** 명령을 사용하여 64비트 인스턴스 갱신
- 설치 완료 후 **CREATE TOOLS CATALOG CLP** 명령 발행

Linux(AMD64)에서 32비트 인스턴스의 도구 카탈로그 데이터베이스 작성은 버전 8.1.4에서 지원됩니다.

지원되지 않는 도구 카탈로그 데이터베이스 작성(AIX, Solaris 운영 환경 및 HP-UX)

도구 카탈로그 작성은 hybrid 64비트 플랫폼의 64비트 인스턴스에 대해 DB2 Universal Database(UDB)를 설치하는 중에는 지원되지 않습니다. hybrid 플랫폼은 다음과 같습니다.

- AIX
- Solaris 운영 환경
- HP-UX
- 32비트 및 64비트를 지원하는 기타 플랫폼

64비트 인스턴스에 대한 도구 카탈로그를 작성하려는 경우, **CREATE TOOLS CATALOG CLP** 명령이나 제어 센터를 사용하여 명령행 처리기를 통해 DB2 UDB를 설치한 후에 실행할 수 있습니다. 이 조작에 대해서 64비트 Java용 IBM Developer Kit도 설치해야 합니다. 자세한 내용은 *DB2 Administration Guide*의 DB2 Administration Server 절을 참조하십시오.

DB2 UDB Express 및 DB2 Workgroup Server Edition V8.2의 메모리 한계

다음 제품에 대한 메모리 제한사항이 있습니다.

- IBM DB2 Universal Database(UDB) Express Edition(이름 지정된 사용자 옵션). 서버당 최대 메모리는 4GB입니다.
- IBM DB2 UDB Express Edition(CPU 옵션). 서버당 최대 메모리는 4GB입니다.
- IBM DB2 UDB Workgroup Server Edition. 서버당 최대 메모리는 16GB입니다.
- IBM DB2 UDB Workgroup Server Unlimited Edition. 서버당 최대 메모리는 16GB입니다.

웨어하우스 프로세스가 간격에 따라 실행되도록 스케줄링

간격에 따라 웨어하우스 프로세스가 실행되도록 스케줄링하는 경우, 프로세스에서 모든 프로덕션 단계를 실행하는 데 걸리는 가장 긴 시간을 판별하여 이에 따라 간격을 스케줄링해야 합니다. 프로세스가 스케줄된 시간 간격을 초과하면, 해당 프로세스에 대해 스케줄된 모든 후속 어커런스가 실행되지 않고 다시 스케줄링되지 않습니다.

버전 8의 SNA 지원 제한사항

다음 지원은 Windows 및 UNIX 운영 체제용 DB2 Universal Database(UDB) Enterprise Server Edition(ESE) 버전 8과 Windows 및 UNIX 운영 체제용 DB2 Connect Enterprise Edition(CEE) 버전 8에서 제거되었습니다.

- SNA를 사용한 다중 사이트 갱신(2단계 커밋) 기능을 사용할 수 없습니다. 다중 사이트 갱신(2단계 커밋)을 필요로 하는 응용프로그램은 반드시 TCP/IP 연결을 사용해야 합니다. 호스트 또는 iSeries 데이터베이스 서버에서 TCP/IP를 사용하는 다중 사이트 갱신(2단계 커밋)은 여러 릴리스에서 사용 가능합니다. 다중 사이트 갱신(2단계 커밋) 지원이 필요한 호스트 또는 iSeries 응용프로그램은 DB2 UDB ESE 버전 8의 TCP/IP 다중 사이트 갱신(2단계 커밋) 지원의 새 기능을 사용할 수 있습니다.
- DB2 UDB ESE 또는 DB2 CEE 서버는 SNA를 사용한 클라이언트 연결을 더 이상 승인하지 않습니다. 현재 버전 8 FixPak 1의 경우, DB2 UDB를 통해 32비트 버전의 AIX, Solaris 운영 환경, HP-UX 및 Windows 응용프로그램이 SNA를 사용하여 호스트 또는 iSeries 데이터베이스 서버에 액세스할 수 있습니다. 이러한 지원은 응용프로그램이 SNA를 사용하여 호스트 또는 iSeries 데이터베이스 서버에 액세스하도록 허용하지만 단지 1단계 커밋 사용만을 허용됩니다.
- z/OS용 DB2 UDB를 이용한 Sysplex 지원은 TCP/IP를 사용하는 경우에만 가능합니다. Sysplex는 SNA 연결성을 사용하는 경우에는 지원되지 않습니다.
- 호스트 데이터베이스 서버에 대한 SNA 연결성을 사용하여 암호 변경 지원을 더 이상 이용할 수 없습니다.
- 다음 버전의 DB2 UDB 및 DB2 Connect에서는 모든 SNA 지원이 불가능합니다.

보안 플러그인 문제점 및 DB2 UDB 클라이언트의 제한사항(Windows)

Windows 운영 체제의 DB2 클라이언트에서 전개할 보안 플러그인을 개발할 때, 플러그인 종료 기능에서 보조 라이브러리를 언로드하지 마십시오. 이 제한사항은 그룹, 사용자 ID 및 암호, Kerberos, GSS-API 플러그인을 포함한 모든 클라이언트 보안 플러그인 유형에 적용됩니다.

이 제한사항은 DB2 Universal Database가 Windows 운영 체제의 DB2 클라이언트에서 보안 플러그인을 언로드하는 데 문제점이 있기 때문에 발생합니다.

연결 시도 중 성공적인 로그인 보고의 실패(AIX)

AIX에서 OS 인증을 사용할 경우, DB2 Universal Database(UDB)는 연결 시도 중 성공적인 인증에 따라 AIX에 성공적인 로그인을 보고하려 합니다. 버전 8 FixPak 5 이전에는 DB2 UDB가 성공적인 로그인을 보고할 수 없는 경우, 인증된 사용자라도 연결에 실패합니다. 버전 8 FixPak 5부터 연결이 허용되며 실패는 db2diag.log 파일에 기록됩니다.

지원되지 않는 2 파트 사용자 ID(Windows ME)

CONNECT문과 ATTACH 명령의 2 파트 사용자 ID(예: domainname\username)는 Windows ME에서 지원되지 않습니다.

IXF 파일에서 DBCS 문자를 지원하지 않는 로드 및 импорт 컬럼 페이지

로드 마법사 또는 импорт 노트북을 사용하여 DBCS 문자를 포함하는 IXF 입력 파일에서 로드 또는 임포트를 설정하면, 컬럼 페이지가 파일에 포함된 컬럼 이름을 올바르게 표시하지 않습니다.

AMD64에서 Linux 운영 체제용 GUI 도구

DB2 UDB(Universal Database)에서 제공하는 GUI 도구는 Java 기반 그래픽 유틸리티입니다. 다음은 DB2 UDB GUI 도구의 예입니다.

- 제어 센터
- 정보 센터
- 구성 지원 프로그램
- 개발 센터

현재 AMD64에서 Linux 운영 체제는 64비트 Java™ SDK 또는 런타임 환경을 포함하지 않으므로 이 도구를 실행하려면 32비트 DB2 UDB 인스턴스에서 이 도구를 실행해야 합니다.

이 도구를 계속 사용하여 로컬 및 리모트 64비트 인스턴스의 데이터베이스를 관리할 수 있습니다. 예를 들어 제어 센터를 사용하려면 먼저 32비트 인스턴스를 작성해야 합니다. 32비트 인스턴스를 작성한 후 관리할 로컬 64비트 인스턴스를 수동으로 카탈로그화해야 합니다.

AMD64에서의 Linux용 DB2에 대한 자세한 정보는 다음 URL에 있습니다.

<http://www-1.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg450ec44e63a9da8f588256d8d004ff3ab>

GUI 도구의 최소 표시 설정

제어 센터와 같은 GUI 도구가 제대로 작동하려면 화면 해상도가 최소한 800 x 600이 되어야 하며 최소한 32 색상의 화면 색상표를 사용해야 합니다.

창의 제목 표시줄에 부적절하게 표시되는 GB18030 문자

창의 제목 표시줄에 GB18030 중국어 문자 인코딩 표준의 문자가 있는 경우, 그 문자들은 물음표나 사각형으로 표시될 수 있습니다.

파티션되지 않는 정보 카탈로그 센터 테이블

Information Catalog Manager가 사용하는 테이블은 단일 데이터베이스 파티션에 포함되어야 합니다. 여러 메소드를 사용하여 테이블을 단일 파티션 내에 포함시킬 수 있습니다. 적용되는 한 가지 프로시저는 다음과 같습니다.

1. DB2 명령행 처리기를 열어 다음 명령을 발행하십시오.

- a. CREATE DATABASE PARTITION GROUP *partition_group_name*
ON DBPARTITIONNUM *partition_number*
- b. CREATE REGULAR TABLESPACE *tablespace_name*
IN DATABASE PARTITION GROUP *partition_group_name*
MANAGED BY SYSTEM USING ('*cname*')

여기서, *partition_group_name*은 두 명령에서 동일합니다.

2. 시작 -> 프로그램 -> IBM IBM DB2 -> 설정 도구 -> 정보 카탈로그 관리 마법사를 누르십시오.
3. 옵션 페이지의 테이블 스페이스 필드에 테이블 스페이스 이름을 지정하십시오.

DYN_QUERY_MGMT를 사용하지 않을 경우의 Query Patroller 제한사항

데이터베이스 구성 매개변수 DYN_QUERY_MGMT를 사용할 수 없는 경우, Query Patroller는 다음 조치를 수행할 수 없습니다.

- 보류 상태에서 쿼리 릴리스
- 쿼리가 포그라운드에서 있을 경우 백그라운드에서 쿼리를 실행하거나 큐에 대기된 쿼리 실행

보류 상태의 쿼리를 릴리스하려고 할 경우 또는 DYN_QUERY_MGMT를 DISABLE로 설정한 상태에서 포그라운드 쿼리를 백그라운드 쿼리로 변경할 경우, 오류 메시지가 표시되고 쿼리 상태는 변경되지 않습니다. 보류된 쿼리를 실행하도록 스케줄하고 실행 시작시 DYN_QUERY_MGMT를 사용할 수 없으면 오류 메시지가 qpdiag.log에 기록되고 쿼리는 보류 상태로 남게 됩니다.

Query Patroller 결과 테이블이 현재 DB2QPRT 스키마 사용

FixPak 5로 시작하는 모든 새 결과 테이블은 제출자 스키마가 아니라 DB2QPRT 스키마에서 작성됩니다.

DB2QPRT 스키마의 DROPIN 특권은 FixPak 5 설치 이전에 작성된 프로파일의 조작자 및 다음 중 하나의 특권을 가지고 있는 조작자에게 부여됩니다.

- 편집 권한이 포함된 MONITORING 특권
- 편집 권한이 포함된 HISTORICAL ANALYSIS 특권

DB2QPRT 스키마의 DROPIN 특권은 Query Patroller가 처음으로 이 스키마에서 결과 테이블을 작성할 때 부여됩니다.

FixPak 5를 설치한 후에 편집 권한이 있는 MONITORING 특권 또는 편집 권한이 있는 HISTORICAL ANALYSIS 특권이 부여된 조작자는, 자신의 프로파일 작성 또는 갱신시 DB2QPRT 스키마에 대한 DROPIN 특권을 부여 받을 수도 있습니다.

Health 표시기 제한사항

Health Monitor는 표시기가 작동 중지 상태에 있는 경우, `db2.db2_op_status` Health 표시기의 조치를 실행할 수 없습니다. 이 상태는 명시적인 중지 요청 또는 비정상 종료로 인해 표시기가 모니터링하는 인스턴스가 비활성 상태가 되는 경우에 발생할 수 있습니다. 비정상 종료 후에 인스턴스를 재시작하려면, 인스턴스를 고가용성으로 유지하도록 결합 모니터를 구성해야 합니다.

알려진 문제점 및 임시 해결책

- 및 + 문자를 포함하는 컬럼에서 인덱스를 IXF 파일로 익스포트

`export` 명령을 IXF 파일 형식 및 `SELECT *절`을 사용하여 실행하면 적용 가능한 경우 인덱스 정보가 수집됩니다.

문제점:

인덱스에 지정된 컬럼 이름에 - 또는 + 문자가 들어 있는 경우 인덱스 정보는 수집되지 않으며 SQL 코드 `SQL27984W`를 수신합니다. 익스포트가 완료되고 익스포트된 데이터는 영향을 받지 않습니다. 그러나 인덱스 정보는 IXF 파일로 저장되지 않습니다.

일시적인 해결책:

`import` 명령을 `CREATE` 매개변수와 함께 사용하여 테이블을 다시 작성해도 인덱스는 다시 작성되지 않습니다. 별도로 인덱스를 작성하려면 `db2look` 유틸리티를 사용하십시오.

db2ReadLog API 호출시 CLI0116E 또는 SQL0428N 오류

문제점:

응용프로그램에서 `db2ReadLog` API를 호출하는 경우 응용프로그램이 데이터베이스와의 연결을 끊을 때 먼저 커밋 또는 롤백이 수행되지 않으면 오류가 발생할 수 있습니다.

- CLI 응용프로그램에서 `db2ReadLog` API를 호출하는 경우 `CLI0116E` 오류가 생성될 수 있습니다.
- C로 작성된 Embedded SQL 응용프로그램에서 `db2ReadLog` API를 호출하는 경우 `SQL0428N` 오류가 생성될 수 있습니다.

일시적인 해결책 1:

비Embedded SQL 응용프로그램에서 `db2ReadLog` API를 호출하기 전에 자동 커밋 모드를 설정하십시오.

일시적인 해결책 2:

| db2ReadLog API를 호출한 후 데이터베이스와의 연결을 끊기 전에 COMMIT문 또는
| ROLLBACK문을 실행하십시오.

"db2gcf -k" 명령이 DB2 UDB Workgroup Server Edition에서 실패함

문제점:

db2gcf 명령은 대개 HA(고가용성) 클러스터에서처럼 자동화된 스크립트에서 DB2 Universal Database(UDB) 인스턴스를 시작, 중지 또는 모니터링합니다.

DB2 UDB에서 -k 매개변수와 함께 db2gcf 시스템 명령을 사용하면 Workgroup Server가 실패합니다.

일시적인 해결책:

"db2gcf -k" 명령은 DB2 UDB Enterprise Server Edition에서만 작동하며, DB2 UDB Workgroup Server Edition에서는 작동하지 않습니다.

DRDA 랩퍼의 SQL1224 오류(AIX)

32비트 DB2 Universal Database(UDB) 서버가 AIX 시스템에서 실행되고 동일 시스템에서 실행 중인 응용프로그램에 DRDA® 랩퍼를 통한 둘 이상의 로컬 데이터베이스 연결이 있는 경우, 응용프로그램에 다음과 같은 오류가 발생할 수 있습니다.

```
SQL1822N 데이터 소스 "%2"에서 예기치 않은
d오류 코드 "%1"을(를) 수신했습니다. 연관된 텍스트와 토큰은 "%3"입니다.
msg="SQL1224N 요청을 처리하기 위해 데이터베이스 에이전트를
시작할 수 없거나, 데이터베이스 시스템 종료 또는 강제 중단
명령의 결과로 데이터베이스 에이전트가 종료되었습니다. "
SQLSTATE=560BD
```

이러한 오류를 예방하려면 페더레이티드 구성 파일(instance_directory/cfg/db2dj.ini)에 다음 항목을 넣으십시오.

```
EXTSHM=ON
```

주: 페더레이티드 구성 파일에 항목을 추가할 경우, 변경사항이 적용되도록 하려면 DB2 UDB를 중지한 후 재시작해야 합니다.

또는 로컬 DB2 UDB 데이터베이스를 TCP/IP 노드에 존재하는 것으로 카탈로그화할 수 있습니다. 예를 들면, 다음과 같습니다.

```
CATALOG TCPIP NODE my_node REMOTE my_host SERVER 123;
CATALOG DB mydb AT NODE my_node;
CREATE WRAPPER drda;
CREATE SERVER my_server TYPE DB2/UDB VERSION 8 WRAPPER drda
AUTHORIZATION "my_id" PASSWORD "my_pw"
OPTIONS(ADD DBNAME 'MYDB');
```

Microsoft Visual Studio .NET Framework 1.1에서 단축키가 작동하지 않음

Microsoft Visual Studio .NET Framework 1.1에서 단축키가 작동하지 않을 경우, Microsoft 웹 사이트에서 Hotfix를 다운로드할 수 있습니다. Hotfix는 Microsoft Knowledge Base, 기사 Q836745에 있습니다.

중국어 로케일(AIX)

AIX는 다음 버전에서 중국어 로케일 Zh_CN에 바인드된 코드 세트를 변경했습니다.

- AIX 버전 5.1.0000.0011 이상
- 유지보수 레벨 2 이상이 적용된 AIX 버전 5.1.0

코드 세트가 GBK(코드 페이지 1386)에서 GB18030(코드 페이지 5488)로 변경되었습니다. AIX용 DB2 Universal Database(UDB)는 GBK 코드 세트를 지원하지 않고 유니코드를 통해 GB18030 코드 세트를 지원하므로, DB2 UDB가 디폴트로 Zh_CN 로케일의 코드 세트를 ISO 8859-1(코드 페이지 819)로 지정하며, 일부 조작에서는 디폴트로 로케일 지역을 미국(US)으로 지정합니다.

이 제한을 일시적으로 해결하기 위한 다음 두 가지 옵션이 있습니다.

- 로케일 코드 세트를 GB18030에서 GBK로 겹쳐쓰고 지역을 US에서 China(지역 ID는 CN이고 지역 코드는 86임)로 겹쳐쓸 수 있습니다.
- 다른 중국어 로케일을 사용할 수 있습니다.

첫 번째 옵션을 사용하기로 선택한 경우, 다음 명령을 발행하십시오.

```
db2set DB2CODEPAGE=1386
db2set DB2TERRITORY=86
db2 terminate
db2stop
db2start
```

두 번째 옵션을 사용하기로 선택한 경우, 로케일을 Zh_CN에서 ZH_CN 또는 zh_CN으로 변경하십시오. ZH_CN 로케일의 코드 세트는 유니코드(UTF-8)이고, zh_CN 로케일의 코드 세트는 eucCN(코드 페이지 1383)입니다.

중국어 로케일(Red Hat Linux)

Red Hat 버전 8 이상(Red Hat Enterprise Linux[RHEL] 버전 2.1 및 3)에서는 GBK(코드 페이지 1386)에서 GB18030(코드 페이지 5488 또는 1392)으로 중국어의 디폴트 코드 세트를 변경했습니다.

Linux용 DB2 Universal Database(UDB)에서는 기본적으로 GBK 코드 세트를 지원하고, 유니코드를 통해 GB18030 코드를 지원하므로 DB2 UDB의 디폴트 코드 세트는 ISO 8859-1(코드 페이지 819)이고 일부 조작에서는 미국(US)을 디폴트 지역으로 설정합니다.

이 제한을 일시적으로 해결하기 위한 다음 두 가지 옵션이 있습니다.

- Red Hat 디폴트 코드 세트를 GB18030에서 GBK로 겹쳐쓰고 지역을 US에서 China(지역 ID가 CN이고 지역 코드가 86임)로 겹쳐쓸 수 있습니다.
- 다른 중국어 로케일을 사용할 수 있습니다.

첫 번째 옵션을 사용하기로 선택한 경우, 다음 명령을 발행하십시오.

```
db2set DB2CODEPAGE=1386
db2set DB2TERRITORY=86
db2 terminate
db2stop
db2start
```

두 번째 옵션을 사용하기로 선택한 경우, 다음 명령 중 하나를 발행하십시오.

```
export LANG=zh_CN.gbk
export LANG=zh_CN
export LANG=zh_CN.utf8
```

여기서, zh_CN 코드 페이지와 연관된 코드 세트는 eucCN 또는 코드 페이지 1383이고, zh_CN.utf8 코드 페이지와 연관된 코드 세트는 코드 페이지 1208입니다.

Merant 드라이버 관리 프로그램 비호환성(UNIX)

UNIX에서 Merant 드라이버 관리 프로그램이 DB2 ODBC 드라이버에 액세스할 때 유니코드 지원과 호환되지 않았습니다. 이 비호환성은 응용프로그램이 유니코드 사용을 요청하지 않더라도 Merant 드라이버 관리 프로그램이 유니코드로 사용되기 때문에 발생합니다. 이로 인해 Data Warehouse Center, Information Catalog Manager 및 MQSI와 같은 구성요소에 문제점이 발생할 수 있으며 Merant 드라이버 관리 프로그램에서 비IBM 데이터 소스를 지원해야 합니다. 영구적인 솔루션이 제공될 때까지 유니코드 지원 사용 불가능 상태의 대체 DB2 ODBC 드라이버 라이브러리를 사용할 수 있습니다.

유니코드 지원 사용 불가능 상태의 대체 DB2 ODBC 드라이버는 AIX, HP-UX 및 Solaris 운영 환경용 DB2 Universal Database(UDB) 버전 8.1에 포함됩니다. 이 대체 라이브러리를 사용하려면, 사본을 작성해야 하며 사본에는 원래 DB2 ODBC 드라이버 라이브러리 이름이 제공됩니다.

주: 대체 (_36) 라이브러리에는 DB2 JDBC 드라이버에 필요한 유니코드 함수가 포함됩니다. 이 라이브러리를 사용하면 WebSphere® Application Server를 포함한 JDBC 응용프로그램이 DB2 UDB에 대해 작업할 수 있습니다.

AIX, HP-UX 또는 Solaris 운영 환경에서 비유니코드 ODBC 라이브러리로 전환하려면, 다음 지시사항을 참조하십시오. 수동 프로세스이므로, 연속적인 FixPak 또는 수정 레벨 응용프로그램 이후를 포함하여 사용자 제품을 갱신할 때마다 이 프로세스를 실행해야 합니다.

프로시저:

AIX

AIX에 대체 라이브러리를 작성하려면 다음을 수행하십시오.

1. 인스턴스 소유자로 **db2stop force** 명령을 사용하여 모든 데이터베이스 인스턴스를 종료하십시오.
2. DAS(DB2 Administration Server) 인스턴스 ID로 **db2admin stop force** 명령을 사용하여 DAS 인스턴스를 종료하십시오.
3. /usr/lpp/db2_81/lib 디렉토리의 원래 db2.o 파일을 백업하십시오.
4. root 권한을 사용하여 **slibclean** 명령을 실행하십시오.
5. 소유권과 권한이 일관되게 남아 있는지 확인하여 db2_36.o 파일을 db2.o 백업 파일에 복사하십시오. 다음 명령을 사용하십시오.

```
cp db2_36.o db2.o
-r--r--r-- bin:bin for db2.o
```

원래 오브젝트로 전환하려면, db2_36.o 파일 대신에 백업 파일을 사용하여 동일한 프로시저를 따르십시오.

Solaris 운영 환경

Solaris 운영 환경에 대체 라이브러리를 작성하려면 다음을 수행하십시오.

1. 인스턴스 소유자로 **db2stop force** 명령을 사용하여 모든 데이터베이스 인스턴스를 종료하십시오.
 2. DAS(DB2 Administration Server) 인스턴스 ID로 **db2admin stop force** 명령을 사용하여 DAS 인스턴스를 종료하십시오.
 3. /opt/IBMDb2/V8.1/lib 디렉토리에 원래 libdb2.so.1 파일을 백업하십시오.
 4. 소유권과 권한이 일관되게 남아 있는지 확인하여 libdb2_36.so.1 파일을 libdb2.so.1 백업 파일에 복사하십시오. 다음 명령을 사용하십시오.
- ```
cp libdb2_36.so.1 libdb2.so.1
-r-xr-xr-x bin:bin libdb2.so.1
```
5. 각 데이터베이스 인스턴스에 대해 **db2iupdt <instance>** 명령을 발행하고, DAS 인스턴스에 대해 **dasupdt <das\_instance>** 명령을 발행하십시오.

원래 오브젝트로 전환하려면, libdb2\_36.so.1 파일 대신 백업 파일을 사용하여 동일한 프로시저를 따르십시오.

## HP-UX PA-RISC

HP-UX에 대체 라이브러리를 작성하려면 다음을 수행하십시오.

1. **db2stop force** 명령을 사용하여 모든 데이터베이스 인스턴스를 종료하십시오.

2. **db2admin stop force** 명령을 사용하여 DAS(DB2 Administration Server) 인스턴스를 종료하십시오.
3. /opt/IBMd2/V8.1/lib 디렉토리에 원래 libdb2.s1 파일을 백업하십시오.
4. libdb2\_36.s1 파일을 백업 파일 libdb2.s1로 복사하여, 소유권 및 권한이 일관되게 남아 있도록 하십시오. 일관성을 확인하려면 다음 명령을 사용하십시오.  

```
cp libdb2_36.s1 libdb2.s1
-r-xr-xr-x bin:bin for libdb2.s1
```
5. 각 데이터베이스 인스턴스에 대해 **db2iupdt <instance>** 명령을 발행하고, DAS 인스턴스에 대해 **dasupdt <das\_instance>** 명령을 발행하십시오.

원래 오브젝트로 전환하려면, libdb2\_36.s1 파일 대신 백업 파일을 사용하여 동일한 프로시저를 따르십시오.

#### IA64의 HP-UX

IA64의 HP-UX에 대체 라이브러리를 작성하려면 다음을 수행하십시오.

1. **db2stop force** 명령을 사용하여 모든 데이터베이스 인스턴스를 종료하십시오.
2. **db2admin stop force** 명령을 사용하여 DAS(DB2 Administration Server) 인스턴스를 종료하십시오.
3. /opt/IBMd2/V8.1/lib 디렉토리에 원래 libdb2.so 파일을 백업하십시오.
4. 소유권과 권한이 일관되게 남아 있는지 확인하고 libdb2\_36.so 파일을 libdb2.so 백업 파일에 복사하십시오. 일관성을 확인하려면 다음 명령을 사용하십시오.  

```
cp libdb2_36.so libdb2.so
-r-xr-xr-x bin:bin for libdb2.so
```
5. 각 데이터베이스 인스턴스에 대해 **db2iupdt <instance>** 명령을 발행하고, DAS 인스턴스에 대해 **dasupdt <das\_instance>** 명령을 발행하십시오.

원래 오브젝트로 다시 전환하려면, libdb2\_36.so 파일 대신에 백업 파일을 사용하여 동일한 프로시저를 따르십시오.

#### 기타 UNIX 운영 체제

기타 UNIX 운영 체제에서의 DB2 UDB 및 Merant 드라이버 관리 프로그램에 대한 지원이 필요하면 IBM 고객만족센터에 문의하십시오.

## NFS APAR IY32512 – 스레드 사용 불가능(AIX)

AIX 5 NFS APAR IY32512 때문에 파티션이 많은 시스템에서 **db2stop** 명령에 실패할 수 있습니다.

이미 잠겨 있는 파일의 잠금을 블로킹하기 위해 요청을 매우 많이 받는 서버에서는 잠금 디먼이 미응답일 수 있습니다. 사용 가능한 모든 잠긴 스레드가 잠금이 사용 가능하게 되기를 기다리는 스레드에 할당되고, 이로써 잠금 해제 요청이 수신될 때 작업을 픽업하는 데 사용 가능한 스레드가 없을 경우 이러한 상황이 발생합니다.

이러한 상황이 발생하면 중지 상태인 노드를 재시작해야 합니다. DB2 Universal Database의 일시적인 해결책으로, **db2stop** 명령의 NODENUM 옵션을 사용하여 노드를 한 번에 하나씩 중지하는 방법이 있습니다.

## SQLFLAG(STD) 프리컴파일러 옵션 오류

SQLFLAG(STD) 프리컴파일러 옵션을 사용할 경우 "프리컴파일 프로그램 DSNHPC를 실행하는 중에 이상 종료 C6이 발생했습니다"라는 오류가 발생합니다.

개발 센터를 사용하여 z/OS용 DB2 Universal Database 버전 8에서 실행할 SQL 스토어드 프로시저를 작성할 경우 SQLFLAG(STD) 프리컴파일러 옵션을 제거하십시오.

## DB2 Connect에서 Sysplex 사용시 연결 풀이 사용 가능해야 함

문제점:

DB2 Connect™는 OS390에서 데이터 공유 그룹에 있는 DDF(Distributed Data Facility)의 구성원 연결이 종료될 때 DDF의 다른 구성원에 대한 연결을 라우트하지 않습니다. Sysplex가 사용 가능하면 DB2 Connect는 서버 목록에 따라 DDF의 다른 구성원에 대한 연결을 라우트합니다.

DB2 Connect 버전 8 Sysplex는 에이전트 풀을 사용하도록 설계되었습니다. Sysplex 서버 목록은 에이전트가 없고 데이터베이스와 연결되지 않은 경우 해제됩니다. 따라서 하나 이상의 에이전트가 있어야 Sysplex 서버 목록을 유지보수할 수 있습니다.

일시적인 해결책:

다음 명령을 실행하여 연결 풀을 사용하십시오.

```
db2 update dbm cfg using num_poolagents number
db2stop
db2start
```

여기서 *number*는 DB2 인스턴스에서 풀될 수 있는 최대 에이전트 수입니다. 연결 풀은 *number*가 0보다 큰 경우 사용 가능합니다.

권장사항:

| num\_poolagents를 -1로 설정하십시오. 그러면 maxagents 구성 매개변수에 지정된 값  
| 의 절반으로 분석됩니다.

## DB2 Connect 사용자 정의 어드바이저

DB2 Connect 사용자 안내서에 설명된 것과 달리, DB2 Connect 사용자 정의 어드바이저는 더 이상 버전 8.2에서 지원되지 않습니다.

## 도구 카탈로그 데이터베이스 작성 실패(HP-UX)

**문제점** DB2 Universal Database(UDB) 버전 8.2를 HP-UX에 설치할 때, 32비트 인스턴스에서 실행하고 DB2 Administration Server jdk\_path 구성 매개변수가 HP-UX SDK 1.4를 가리키고 있으면 CREATE TOOLS CATALOG 명령이 SQLCODE -22209로 실패합니다. 실패는 DB2 UDB 버전 8.2가 디플트로 HP-UX SDK 1.4를 설치하지만 CREATE TOOLS CATALOG 명령을 성공적으로 실행하려면 버전 8.2 32비트 인스턴스에 HP-UX SDK 1.3이 필요하기 때문에 발생합니다.

이 실패는 DB2 Administration Server jdk\_path 구성 매개변수가 HP-UX SDK 1.4를 가리키도록 수동으로 갱신하거나, DB2 Administration Server(DAS)를 삭제한 후 재작성한 경우 DB2 UDB 버전 8.1 FixPak 7을 설치할 때 발생합니다. 이 두 경우, 실패는 jdk\_path 구성 매개변수가 HP-UX SDK 1.4를 가리키도록 변경되었기 때문에 발생합니다.

성공적으로 실행하려면 DB2 UDB 버전 8.2 32비트 인스턴스에 HP-UX SDK 1.3이 필요합니다.

### 일시적인 해결책 1

64비트 인스턴스에서 도구 카탈로그를 작성하십시오.

### 일시적인 해결책 2

다음 단계를 수행하여 32비트 인스턴스에서 도구 카탈로그를 작성하십시오.

1. HP-UX SDK 1.3을 HP-UX 웹 사이트인 <http://www.hp.com/products1/unix/java/>에서 다운로드하십시오.
2. HP-UX SDK 1.3을 설치하십시오.
3. DB2 Administration Server jdk\_path 구성 매개변수가 HP-UX SDK 1.3을 가리키도록 갱신하십시오. 예를 들면, 다음과 같습니다.

```
db2 update admin config using JDK_PATH /opt/java1.3
```

4. DB2 Administration Server를 재시작하십시오.

```
db2admin stop
db2admin start
```

5. 32비트 인스턴스에서 CREATE TOOLS CATALOG 명령을 다시 실행하십시오.

## DB2 GUI 도구에서 인도 문자 표시

DB2 GUI 도구를 사용할 때 인도 문자 표시에 문제점이 있으면, 사용자 시스템에 필수 글꼴이 설치되어 있지 않을 수도 있습니다.

DB2 Universal Database(UDB)는 사용할 IBM TrueType 및 OpenType 비레 인도 언어를 패키지지합니다. 다음 CD의 font 디렉토리에 이 글꼴이 있습니다.

- AIX 5L용 IBM Developer Kit, Java Technology Edition(64비트)
- 운영 환경용 DB2 임베디드 응용프로그램 서버(AS) 및 응용프로그램(XML 레지스트리, 웹 관리 도구 및 Java 분산 디버거)

이러한 글꼴은 DB2 UDB에서만 사용할 수 있습니다. 이러한 글꼴의 일반적인 또는 제한되지 않는 판매 또는 배포를 확인할 수는 없습니다.

표 9. DB2 UDB로 패키징된 인도어 글꼴

| 글꼴                 | 웨이트 | 글꼴 파일 이름      |
|--------------------|-----|---------------|
| IBM용 Devanagari MT | 중간  | devamt.ttf    |
| IBM용 Devanagari MT | 굵은체 | devamtb.ttf   |
| Tamil              | 중간  | TamilMT.ttf   |
| Tamil              | 굵은체 | TamilMTB.ttf  |
| Telugu             | 중간  | TeluguMT.ttf  |
| Telugu             | 굵은체 | TeleguMTB.ttf |

글꼴 설치 방법 및 font.properties 파일 수정 방법에 대한 자세한 지시사항은 Java용 IBM Development Kit 문서의 국제화 절에 있습니다.

또한 다음 Microsoft 제품은 DB2 GUI 도구에 사용할 수 있는 인도어 글꼴과 함께 제공됩니다.

- Microsoft Windows 2000 운영 체제
- Microsoft Windows XP 운영 체제
- Microsoft Publisher
- Microsoft Office

## zSeries 서버(Linux)에서 GUI 도구를 지원하지 않음

DB2 설치 마법사를 제외하고 GUI 도구는 Linux 운영 체제를 실행 중인 zSeries 서버에서 작동하지 않습니다. 이 제한사항에는 Quick Tour와 같은 설치 런치패드에서 정상적으로 실행된 모든 항목이 포함됩니다.

이러한 시스템 중 하나에 GUI 도구를 사용하려면, 다른 시스템 구성으로 클라이언트 시스템에 관리 도구를 설치한 후 이 클라이언트를 사용하여 zSeries 서버에 연결하십시오.

## DB2 정보 센터 검색 용어에 숫자가 포함된 경우 검색 용어를 따옴표로 묶음

DB2 정보 센터에서 정확한 검색 결과를 얻으려면, 숫자를 포함하는 검색 용어는 따옴표 내에 입력해야 합니다.

예를 들어, 다음 용어를 검색할 경우 어떤 결과도 수신되지 않습니다.

1.4.1

그러나 따옴표 내에 용어를 입력하면 적절한 결과가 수신됩니다.

"1.4.1"

다음 용어를 검색하면 불필요한 주제가 리턴됩니다.

DB20000I

그러나 다음 용어 검색은 올바르게 작동합니다.

"DB20000I"

## 태그 언어 파일 импорт 중 정보 카탈로그 센터 로그 파일이 생성되지 않음

태그 언어 파일을 정보 카탈로그 센터로 импорт하는 중 정보 카탈로그 센터 로그 파일이 생성되지 않을 경우 다음 문제점 해결 단계를 수행하십시오.

명령행에서 **db2icmimport**를 실행하는 경우:

- 출력 파일(.xml, .out, .err, .log)이 생성되지 않은 경우, 명령행에 오류가 표시될 수 있습니다. 처음 다섯 개 인수(UserId, Password, Database, Catalog 및 Tagfile)가 올바른지 확인하십시오. **db2icmimport** 명령을 입력하여 구문을 보십시오. 그래도 문제가 해결되지 않으면 -g 옵션을 사용하여 파일에 출력을 저장해서 **db2javit** 명령의 출력을 캡처하도록 **db2icmimport**를 수정하십시오. 예를 들면, 다음과 같습니다.

```
db2javit -j:com.ibm.db2.common.icm.tag.IcmImport -w: -i:
-o:"-Xmx128m -Xms32m" -g:"d:\temp\myimport.trc" ...
```

- 로그 파일이 생성되지 않은 경우 대개는 구문 분석 오류입니다. .xml 파일 및 .out 파일을 확인하십시오. 가능한 경우 태그 언어 파일 처음 부분에 ":COMMIT.CHPID(DEBUG)"를 삽입하십시오. 이 명령은 디버그 보고서 메시지를 생성하고 .xml 및 .out 파일에 구문 분석 오류가 있는지 확인합니다.
- 구문 분석 후 .log 파일에 오류가 표시됩니다. 디버그 보고서가 생성될 경우 자세한 정보는 .log 파일과 .out 파일을 확인하십시오.
- 항상 .err 파일에서 런타임 오류가 있는지 확인하십시오.

정보 카탈로그 센터 GUI를 사용하여 태그 언어 파일을 импорт하는 경우

- GUI 인터페이스를 사용하여 태그 언어 파일을 импорт하는 경우 .out 또는 .err 파일이 생성되지 않습니다.

- .log 또는 .xml 파일이 생성되지 않을 경우 해당 파일을 사용하여 디버그하십시오.
- .log 또는 .xml 파일이 생성되지 않거나 도움이 되지 않으면 명령행에서 임포트 프로세스를 실행하여 추가 정보를 가져오십시오.

## Query Patroller 패키지 바인딩

FixPak 적용 후 Query Patroller 패키지가 바운드되지 않은 경우, DBADM 권한 또는 적절한 Query Patroller 특권이 없는 사용자가 Query Patroller Center 또는 Query Patroller 명령행을 사용할 때 다음 오류가 발생할 수 있습니다.

SQL0001N - 바인드 또는 프리컴파일이 완료되지 않았습니다.

Query Patroller Center를 사용할 경우, SQL0001N 오류가 qpdiag.log 파일에 기록됩니다. Query Patroller 명령행을 사용할 경우, SQL0001N이 콘솔로 리턴됩니다.

자동 바인딩을 시작하는 자동 바인드 코드가 존재합니다. 그러나 연결 중인 사용자에게 Query Patroller 패키지에서 모든 명령문을 실행하는 데 필요한 특권이 없을 경우 자동 바인딩은 실패합니다. 이 문제점의 증상은 Query Patroller Center에서 폴더가 누락되는 것입니다.

이 문제점을 예방하려면 FixPak 적용 후 DBADM 권한 또는 특수 특권을 가진 사용자가 수동으로 qpserver.lst 패키지를 바인드해야 합니다.

## Query Patroller에서 포트 사용 불가능(Windows)

문제점:

Query Patroller에서 제출된 쿼리는 Windows XP 또는 Windows 2003에 사용 가능한 포트가 없을 경우 SQL 오류 -29007이 수신될 수 있습니다. Query Patroller에 액세스하는 클라이언트 수가 증가할 경우 이 오류의 가능성도 증가합니다.

일시적인 해결책:

다음 Windows 레지스트리 변수를 설정하십시오.

```
MaxUserPort=65534
TcpTimedWaitDelay=30
```

그 다음 변경사항을 적용하도록 시스템을 재시작하십시오.

Windows 레지스트리 변수 설정에 대한 세부사항은 Microsoft® 도움말 및 지원 웹사이트(<http://support.microsoft.com/>)에 있습니다.

## 보안 환경(Windows)

Windows에서 DB2 Universal Database(UDB)를 사용할 때 Windows 시스템의 관리자가 아닌 경우, 파일 권한 문제가 발생할 수 있습니다. SQL1035N, SQL1652N 또는 SQL5005C 오류 메시지를 받은 경우, 가능한 원인 및 일시적인 해결책이 다음 정보에 나와 있습니다.

사용자가 **sqllib** 디렉토리에 대해 충분한 권한을 가지고 있지 않음:

문제점 DB2 CLP 또는 명령 창을 열려는 중에 사용자는 SQL1035N 또는 SQL1652N 오류를 수신합니다. DB2 UDB 코드(코어 파일)가 쓰기 특권이 제한된 디렉토리 구조에 설치되어 있지만 일부 DB2 UDB 도구는 DB2INSTPROF 디렉토리에 파일을 쓰거나 작성해야 합니다.

일시적인 해결책

사용자에게 최소한 수정(MODIFY) 권한을 부여할 수 있는 새 디렉토리를 작성한 다음 **db2set -g db2tempdir**을 사용하여 새 디렉토리를 지정하게 하거나 Windows 시스템 환경에서 db2tempdir 변수를 설정합니다.

사용자가 **SYSADM\_GROUP**에 속해 있음에도 불구하고 사용자에게 **sqllib\<instance\_dir>** 디렉토리에 쓸 수 있는 충분한 권한이 없음:

문제점 데이터베이스 관리 프로그램 구성 파일을 갱신하려는 중에(update dbm cfg) 사용자는 SQL5005C 시스템 오류를 수신합니다. 이 사용자를 SYSADM\_GROUP에 추가했음에도 불구하고 사용자가 **sqllib\instance\_dir** 디렉토리에 쓰기 위해 필요한 NTFS 권한을 가지고 있지 않습니다.

첫 번째 일시적인 해결책

파일 시스템 레벨에서 사용자에게 최소한 *instance\_dir* 디렉토리에 대한 MODIFY 사용 권한을 부여하십시오.

두 번째 일시적인 해결책

사용자에게 최소한 수정(MODIFY) 권한을 부여할 수 있는 새 디렉토리를 작성하십시오. **db2set db2instprof** 명령을 사용하여 새 디렉토리를 지시하십시오. 정보가 db2instprof로 지정된 새 인스턴스 디렉토리 아래에 저장되도록 인스턴스를 다시 작성하거나, 이전 인스턴스 디렉토리를 새 디렉토리에 이동해야 합니다.

## 이름을 바꾼 XML Extender 샘플 프로그램

일부 XML Extender 샘플 프로그램은 설치된 다른 프로그램과 동일한 이름을 갖을 수 있습니다. 실수로 XML Extender 샘플 프로그램과 동일한 이름을 갖는 다른 프로그램을 호출하면 XML 파일이 손상될 수 있습니다. 다음 목록은 이전 XML Extender 샘플 프로그램 이름 뿐만 아니라 보다 적은 충돌을 야기시키는 새 대체 프로그램도 표시합니다. 이전 샘플 프로그램 이름 대신 새 샘플 프로그램 이름을 사용하여 XML 파일

의 손상을 예방하십시오.

표 10. XML Extender의 대체 샘플 프로그램(Windows)

| 이전 프로그램(사용하지 않음) | 새 프로그램(사용함)  |
|------------------|--------------|
| insertx.exe      | dxxisrt.exe  |
| retrieve.exe     | dxxretr.exe  |
| retrieve2.exe    | dxxretr2.exe |
| retrievec.exe    | dxxretrc.exe |
| shred.exe        | dxxshrd.exe  |
| tests2x.exe      | dxxgenx.exe  |
| tests2xb.exe     | dxxgenxb.exe |
| tests2xc.exe     | dxxgenxc.exe |

표 11. XML Extender의 대체 샘플 프로그램(Linux 및 UNIX)

| 이전 프로그램(사용하지 않음) | 새 프로그램(사용함) |
|------------------|-------------|
| insertx          | dxxisrt     |
| retrieve         | dxxretr     |
| retrieve2        | dxxretr2    |
| retrievec        | dxxretrc    |
| shred            | dxxshrd     |
| tests2x          | dxxgenx     |
| tests2xb         | dxxgenxb    |
| tests2xc         | dxxgenxc    |

### 샘플 sqx 파일과 함께 새 샘플 프로그램 사용

위에 나열된 실행 파일의 소스 코드(.sqx 파일)는 설치의 samples\db2xml\c 디렉토리에 있습니다. 소스 파일에는 이전 이름의 레이블이 표시됩니다. 소스 코드를 변경한 경우, 새로 컴파일한 실행 파일(이전 이름을 갖는)을 sqllib\bin 디렉토리로 복사하십시오.

Windows 플랫폼에서 추가 복사본을 작성하고, 이를 위의 새 이름으로 바꾸고, bin 디렉토리에 복사해야 합니다. 두 복사본은 bin 디렉토리의 기존 파일을 대체합니다. 예를 들어, 새 버전의 shred.exe를 컴파일한 후 두 복사본을 만들고 bin 디렉토리의 파일을 대체해야 합니다. 하나는 shred.exe 레이블이 붙어 있고 다른 하나는 dxxshrd.exe로 이름이 바뀝니다.

Linux 및 UNIX 플랫폼에서는 이전 이름을 갖는 파일을 새로 컴파일한 버전으로 대체하기만 하면 됩니다. 이러한 샘플에서 새 실행 파일을 작성하면 새 파일을 \SQLLIB\samples\db2xml\c\ 디렉토리에서 \SQLLIB\bin\ 디렉토리로 복사한 후 추가 사본을 작성하고, 위의 테이블에 따라 이름을 바꿔야 합니다.

## 고유하지 않은 속성 및 요소 이름을 포함하는 XML Extender의 문서 분석

이제 DXXQ045E 오류를 발생시키지 않고 동일하거나 다른 테이블의 다른 컬럼에 맵핑되는 고유하지 않은 속성이나 요소 이름을 포함하는 문서를 분석할 수 있습니다. 다음은 고유하지 않은 속성과 요소 이름을 가진 XML 문서의 예입니다.

```
<Order ID="0001-6789">
 <!-- Note: attribute name ID is non-unique -->
 <Customer ID = "1111">
 <Name>John Smith</Name>
 </Customer>
 <!-- Note: element name Name is non_unique -->
 <Salesperson ID = "1234">
 <Name>Jane Doe</Name>
 </Salesperson>
 <OrderDetail>
 <ItemNo>xxxx-xxxx</ItemNo>
 <Quantity>2</Quantity>
 <UnitPrice>12.50</UnitPrice>
 </OrderDetail>
 <OrderDetail>
 <ItemNo>yyyy-yyyy</ItemNo>
 <Quantity>4</Quantity>
 <UnitPrice>24.99</UnitPrice>
 </OrderDetail>
</Order>
```

중복 요소 및 속성을 다른 컬럼에 맵핑하는 수반되는 DAD는 다음과 같습니다.

```
<element_node name="Order">
 <RDB_node>
 <table name="order_tab" key="order_id"/>
 <table name="detail_tab"/>
 <condition>
 order_tab.order_id=detail_tab.order_id
 </condition>
 </RDB_node>

 <!--attribute ID duplicated below, but mapped to a different col-->
 <attribute_node name="ID">
 <RDB_node>
 <table name="order_tab" />
 <column name="order_id" type="char(9)"/>
 </RDB_node>
 </attribute_node>

<element_node name="Customer">
 <!--attribute ID duplicated above, but mapped to a different col-->
 <attribute_node name="ID">
 <RDB_node>
 <table name="order_tab" />
 <column name="cust_id" type="integer"/>
 </RDB_node>
 </attribute_node>

 <!--element name duplicated below, but mapped to a different col-->
 <element_node name="Name">
 <text_node>
```

```

 <RDB_node>
 <table name="order_tab" />
 <column name="cust_name" type="char(20)" />
 </RDB_node>
 </text_node>
 </element_node>
 </element_node>

<element_node name="Salesperson">
 <!--attribute ID duplicated above, but mapped to a different col-->
 <attribute_node name="ID">
 <RDB_node>
 <table name="order_tab" />
 <column name="salesp_id" type="integer"/>
 </RDB_node>
 </attribute_node>

 <!--element name duplicated above, but mapped to a different col-->
 <element_node name="Name">
 <text_node>
 <RDB_node>
 <table name="order_tab" />
 <column name="salesp_name" type="char(20)" />
 </RDB_node>
 </text_node>
 </element_node>
 </element_node>

<element_node name="OrderDetail" multi_occurrence="YES">
 <element_node name="ItemNo">
 <text_node>
 <RDB_node>
 <table name="detail_tab" />
 <column name="itemno" type="char(9)"/>
 </RDB_node>
 </text_node>
 </element_node>
 <element_node name="Quantity">
 <text_node>
 <RDB_node>
 <table name="detail_tab" />
 <column name="quantity" type="integer"/>
 </RDB_node>
 </text_node>
 </element_node>
 <element_node name="UnitPrice">
 <text_node>
 <RDB_node>detail_tab" />
 <table name="detail_tab" />
 <column name="unit_price" type="decimal(7,2)"/>
 </RDB_node>
 </text_node>
 </element_node>
 </element_node>
</element_node>

```

테이블의 콘텐츠는 위의 문서가 분석된 후에 다음 샘플처럼 표시됩니다.

ORDER\_TAB:

ORDER_ID	CUST_ID	CUST_NAME	SALESP_ID	SALESP_NAME
0001-6789	1111	John Smith	1234	Jane Doe

DETAIL\_TAB:

ORDER_ID	ITEMNO	QUANTITY	UNIT_PRICE
0001-6789	xxxx-xxxx	2	12.50
0001-6789	yyyy-yyyy	4	24.99

주: 동일한 테이블의 동일한 컬럼에 복수 요소 및 속성을 맵핑하려면 테이블에 대한 별명을 정의하여 맵핑 중 하나의 DAD <table> 요소에서 이 별명을 사용하십시오.

## DB2 Connect 사용시 SNA와 TCP/IP 사이의 차이

SNA를 사용하여 OS/390 시스템에 연결하는 경우, 새 연결 작성시 호스트 VTAM® 계층은 자동으로 커미트를 수행합니다. 자동 커미트를 통해 호스트측 스레드 상태를 비활성으로 할 수 있으며 스레드는 즉시 비활성으로 됩니다.

그러나 TCP/IP를 사용하여 OS/390 시스템에 연결하는 경우, 자동 커미트가 없습니다. 응용프로그램 자체는 연결 후 명시적 커미트를 수행하여 호스트에서 스레드를 비활성으로 해야 합니다. 명시적 커미트가 없는 스레드는 유향 스레드로 시간종료됩니다.

해결책으로는 연결 후 유향 상태가 되면 명시적 커미트를 수행하도록 응용프로그램을 다시 작성하는 것입니다.

---

## 문서 갱신사항

---

### 관리: 구현

#### 자동 스토리지

컨테이너의 이름 형식이 테이블 스페이스 ID와 컨테이너 ID가 함께 변경되는 방식으로 변경되었습니다. 새로운 형식은 다음과 같습니다.

```
<스토리지 경로>/<인스턴스>/노드####
/T#####
/C#####.<EXT>
```

여기서,

- /T#####은 테이블 스페이스 ID입니다(예: T0000003).
- /C#####은 컨테이너 ID입니다(예: C0000012).

#### 기존 테이블에 생성된 컬럼 정의

DB2® Universal Database 버전 8.2.2(버전 8.1 FixPak 9와 동일)부터 생성된 컬럼을 고유 인덱스에서 사용할 수 있습니다.

생성된 컬럼은 제한조건, 참조 제한조건, 기본 키 및 전역 임시 테이블에서 사용할 수 없습니다. LIKE와 구체화된 뷰를 사용하여 작성된 테이블은 생성된 컬럼 등록 정보를 상속하지 않습니다.

#### 레지스트리 변수 집계

DB2WORKLOAD를 SAP로 설정한 경우, 사용자 테이블 스페이스 SYSTOOLSPACE와 사용자 임시 테이블 스페이스 SYSTOOLSTEMPSPACE는 자동으로 작성되지 않습니다. 이 테이블 스페이스는 다음과 같은 마법사, 유틸리티 또는 함수에 의해 작성된 테이블에만 사용됩니다.

- 자동 유지보수
- 디자인 어드바이저
- 제어 센터 데이터베이스 정보 패널
- SYSINSTALLOBJECTS 스토어드 프로시저(테이블 스페이스 입력 매개변수가 지정되지 않은 경우)
- GET\_DBSIZE\_INFO 스토어드 프로시저

SYSTOOLSPACE 및 SYSTOOLSTEMPSPACE 테이블 스페이스가 없으면 이러한 마법사, 유틸리티 또는 함수를 사용할 수 없습니다.

마법사, 유틸리티 또는 함수를 사용하려면 다음 중 하나를 수행하십시오.

- SYSTOOLSPACE를 수동으로 작성하십시오(DPF를 사용하는 경우 카탈로그 노트에서만). 예를 들면, 다음과 같습니다.

```
CREATE REGULAR TABLESPACE SYSTOOLSPACE
 IN IBMCATGROUP
 MANAGED BY SYSTEM
 USING ('SYSTOOLSPACE')
```

- 『DB2AC』, 『POLICY』 및 『STMG\_DBSIZE\_INFO』라는 각각의 도구 이름에 대해 유효한 테이블 스페이스를 지정하여 오브젝트를 작성하기 위한 SYSINSTALLOBJECTS를 호출하십시오.

위의 작업 중 하나 이상을 완료한 후 사용자 임시 테이블 스페이스를 작성하십시오(DPF를 사용하는 경우 카탈로그 노트에서만). 예를 들면, 다음과 같습니다.

```
CREATE USER TEMPORARY TABLESPACE SYSTOOLSTEMPSPACE
 IN IBMCATGROUP
 MANAGED BY SYSTEM
 USING ('SYSTOOLSTEMPSPACE')
```

테이블 스페이스 SYSTOOLSPACE와 임시 테이블 스페이스 SYSTOOLSTEMPSPACE가 작성되면 앞에서 언급한 마법사, 유틸리티 또는 함수를 사용할 수 있습니다.

## 리모트 클라이언트에 대한 인증 고려사항

DATA\_ENCRYPT\_CMP 인증 유형은 클라이언트가 DATA\_ENCRYPT 대신 SERVER\_ENCRYPT 인증을 사용하여 데이터 암호화를 지원하지 않는 이전 릴리스에서 서버에 연결할 수 있도록 합니다. 이 인증은 다음 세 문장이 적용되는 경우에는 작동하지 않습니다.

- 클라이언트 레벨이 버전 7.2임.
- 게이트웨이 레벨이 버전 8 FixPak 7 이상.
- 서버가 버전 8 FixPak 7 이상임.

이 경우, 클라이언트는 서버에 연결할 수 없습니다. 연결할 수 있도록 하려면, 클라이언트를 버전 8로 업그레이드하거나 게이트웨이 레벨이 버전 8 FixPak 6 또는 이전 레벨이어야 합니다.

## 직접 I/O(DIO)와 동시 I/O(CIO) 지원

직접 I/O(DIO)는 파일 시스템 레벨의 캐싱을 생략하기 때문에 메모리 성능을 향상시킵니다. 이 프로세스는 CPU 오버헤드를 줄이므로 데이터베이스 인스턴스가 더 많은 메모리를 사용할 수 있게 됩니다.

동시 I/O(CIO)에는 DIO의 이점이 포함되며 쓰기 액세스의 순번 매김 역시 경감시켜 줍니다.

DB2 Universal Database(UDB)는 AIX에서 DIO 및 CIO를 지원하고 HP-UX, Solaris 운영 환경, Linux 및 Windows에서 DIO를 지원합니다.

키워드 NO FILE SYSTEM CACHING 및 FILE SYSTEM CACHING은 CREATE 및 ALTER TABLESPACE SQL문의 일부로, 각 테이블 스페이스에서 DIO 또는 CIO를 사용할 것인지 지정할 수 있도록 합니다. NO FILE SYSTEM CACHING이 적용되는 경우, DB2 UDB는 가능할 때마다 동시 I/O를 사용합니다. 이 경우, CIO가 지원되지 않으면(예: JFS가 사용되는 경우), DIO가 대신 사용됩니다.

자세한 정보는 다음 URL에 있는 『AIX에서 동시 I/O를 사용하여 IBM DB2 UDB 스탱어의 파일 시스템 컨테이너에서 데이터베이스 성능 향상』 기사를 참조하십시오.

<http://www.ibm.com/developerworks/db2/library/techarticle/dm-0408lee/>

## 분배자 기술 및 자동 클라이언트 리라우팅

다음 정보는 *관리 안내서: 구현 부록 B 『자동 클라이언트 리라우팅 사용』*의 일부입니다.

Linux, UNIX 및 Windows용 DB2 Universal Database의 자동 클라이언트 리라우팅 기능을 사용하면 클라이언트 응용프로그램이 클라이언트에서 서버로 데이터베이스 연결을 자동 재설정함으로써 서버와의 통신 손실을 복구하여, 응용프로그램이 계속 최소 인 터럽트로 작업할 수 있습니다.

클라이언트의 서버 연결에 실패하면, 클라이언트의 재연결 요청이 WebSphere EdgeServer와 같은 분배자 또는 디스패처에 의해 정의된 시스템 세트에 의해 분배됩니다.

다음과 같은 환경에서 분배자 기술을 사용할 수 있습니다.

클라이언트 → 분배자 기술 → (DB2 Connect 서버 1 또는 DB2 Connect 서버 2) → DB2 z/OS

여기서,

- 분배자 기술 구성요소는 TCP/IP 호스트 이름 DThostname을 사용합니다.
- DB2 Connect 서버 1은 TCP/IP 호스트 이름 GWYhostname1을 사용합니다.
- DB2 Connect 서버 2는 TCP/IP 호스트 이름 GWYhostname2를 사용합니다.
- DB2 z/OS 서버는 TCP/IP 호스트 이름 zOShostname을 사용합니다.

클라이언트는 분배자 기술을 사용하여 DB2 Connect 서버 중 하나에 액세스하기 위해 DThostname을 사용하여 카탈로그됩니다. 중재 분배자 기술은 GWYhostname1 또는 GWYhostname2를 사용할 것인지 결정합니다. 결정되면, 클라이언트가 이러한 두 DB2 Connect 게이트웨이 중 하나에 직접 소켓 연결을 갖게 됩니다. 선택한 DB2 Connect 서버로 소켓 연결이 설정되면, DB2 z/OS 연결성을 위한 DB2 Connect 서버로 일반 클라이언트가 연결됩니다.

예를 들어, 분배자가 GWYhostname2를 선택한다고 가정하십시오. 이 경우, 다음 환경이 생성됩니다.

클라이언트 → DB2 Connect 서버 2 → DB2 z/OS

통신 실패가 발생하는 경우, 분배자는 연결을 재시도하지 않습니다. 이러한 환경에서 데이터베이스에 대해 자동 클라이언트 리라우트 기능을 사용하려면, DB2 Connect 서버 (DB2 Connect 서버 1 또는 DB2 Connect 서버 2)에서 연관된 데이터베이스의 대체 서버가 분배자(DThostname)가 되도록 설정해야 합니다. 그런 다음, 어떠한 이유로 DB2 Connect 서버 1이 잠기면, 자동 클라이언트 리라우트가 트리거되고 분배자를 기본 서버 및 대체 서버로 사용하여 클라이언트 연결을 재시도합니다. 이 옵션을 사용하면 DB2 자동 클라이언트 리라우트 기능으로 분배자 기능을 결합하고 유지보수할 수 있습니다. 대체 서버를 분배자 호스트 이름이 아닌 다른 호스트로 설정해도 클라이언트에 자동 클라이언트 리라우트 기능이 제공됩니다. 그러나 클라이언트가 정의된 대체 서버에 직접 연결하고 분배자 기술을 사용하지 않으므로 분배자 및 분배자가 가져오는 값은 제거됩니다.

자동 클라이언트 리라우트는 다음 sqlcode를 인터셉트합니다.

- sqlcode -20157
- sqlcode -1768(이유 코드 = 7)

## DB2 Connect 서버에서의 카탈로그화에 대한 자동 클라이언트 리라우트 고려 사항

DB2 Connect 서버와의 대체 서버 연결에 관련된 다음 두 항목을 고려해 보십시오.

- 첫 번째 고려사항에는 리모트 및 로컬 클라이언트 대신 호스트 또는 iSeries 데이터베이스에 대한 액세스를 제공하기 위한 DB2 Connect 서버 사용이 포함됩니다. 이러한 상황에서는 시스템 데이터베이스 디렉토리 항목에 있는 대체 서버 연결 정보에 대해 혼란이 발생할 수 있습니다. 이 혼란을 최소화하려면, 시스템 데이터베이스 디렉토리에서 동일 호스트 또는 iSeries 데이터베이스를 표시하기 위한 두 항목을 카탈로그화하도록 하십시오. 원격 클라이언트에 대해 하나의 항목을 로컬 클라이언트에 대해 다른 항목을 카탈로그화하십시오.
- 두 번째로, 목표 서버에서 리턴되는 대체 서버 정보는 캐시에만 보존됩니다. DB2 프로세스가 종료될 경우, 캐시 정보와 대체 서버 정보는 손실됩니다.

## 로컬 시스템 어카운트 지원(Windows)

로컬 시스템 어카운트(LSA) 컨텍스트에서 실행되는 응용프로그램은 Windows ME를 제외한 모든 Windows 플랫폼에서 지원됩니다.

## 2 파트 사용자 ID 지원

CONNECT문과 ATTACH 명령은 2 파트 사용자 ID를 지원합니다. SAM 호환 가능 사용자 ID의 규정자는 최대 길이가 15자인 NetBIOS 스타일 이름입니다. 이 기능은 Windows ME에서는 지원되지 않지만 않습니다.

## Kerberos 인증 세부사항

### Kerberos 및 클라이언트 핵심부:

UNIX<sup>®</sup> 및 Linux<sup>™</sup> 운영 체제의 DB2<sup>®</sup> UDB(Universal Database) 서버에서 사용하는 Kerberos 서버 핵심부 이름을 겹쳐쓸 수 있습니다. DB2\_KRB5\_PRINCIPAL 환경 변수를 원하는 완전한 서버 핵심부 이름으로 설정하십시오. **db2start**를 실행해야만 DB2 UDB에서 서버 핵심부 이름을 인식할 수 있기 때문에 인스턴스를 재시작해야 합니다.

## Kerberos 지원에 대한 추가 정보

### Linux 전제조건:

Linux Kerberos 지원에 대한 전제조건이 문서에 부정확하게 보고되어 있습니다. 제공된 DB2 Kerberos 보안 플러그인은 IBM Network Authentication Service(NAS) 1.4 클라이언트가 있는 Red Hat Enterprise Linux Advanced Server 3에서 지원됩니다.

### zSeries 및 iSeries 호환성:

zSeries 및 iSeries에 연결된 경우, AUTHENTICATION KERBEROS 매개변수를 사용하여 데이터베이스를 카탈로그화하고 TARGET PRINCIPAL 매개변수 이름을 명시적으로 지정해야 합니다.

zSeries와 iSeries는 둘 다 상호 인증을 지원하지 않습니다.

### Windows 문제점:

- Windows가 특정 오류를 검출하고 보고하는 방식으로 인해, 다음과 같은 상황에서 예기치 않은 클라이언트 보안 플러그인 오류(SQL30082N, rc=36)가 발생합니다.
  - 만기된 어카운트
  - 유효하지 않은 암호
  - 만기된 암호
  - 관리자가 강제 실행한 암호 변경
  - 사용하지 않는 어카운트

또한 모든 경우에 DB2 관리 로그 또는 db2diag.log는 "로그온 실패" 또는 "로그온 거부"를 표시합니다.

- 도메인 어카운트 이름을 로컬로 정의할 경우, 도메인 이름과 암호를 명시적으로 지정하는 연결은 다음 오류로 실패합니다.

로컬 보안 권한에 접속할 수 없습니다.

오류는 먼저 로컬 사용자를 찾는 Windows 때문입니다. 솔루션은 연결 문자열에서 사용자를 완전히 규정하는 것입니다. 예를 들면, 다음과 같습니다.

```
name@DOMAIN.IBM.COM
```

- Windows 어카운트는 이름에 @ 문자를 포함할 수 없습니다. 이 문자는 DB2 Kerberos 플러그인에서 도메인 구분자로 간주되기 때문입니다.
- Windows 이외 플랫폼과 상호작용할 경우, 모든 Windows 도메인 서버 어카운트 및 모든 Windows 클라이언트 어카운트가 DES 암호화를 사용하도록 구성되어 있는지 확인하십시오. DB2 서비스를 시작하기 위해 사용한 어카운트가 DES 암호화를 사용하도록 구성되지 않은 경우, DB2 서버는 Kerberos 컨텍스트를 승인하는 데 실패합니다. 특히, DB2 Universal Database는 예기치 않은 서버 플러그인 오류에 실패하고 AcceptSecurityContext API에서 SEC\_I\_CONTINUE\_NEEDED (0x00090312L)를 리턴했음을 로그합니다.

Windows 어카운트가 DES 암호화를 사용하도록 구성되었는지 판별하려면, 활성 디렉토리에서 어카운트 등록 정보를 보십시오. 어카운트 등록 정보가 변경된 경우에는 재시작해야 합니다.

- 클라이언트 및 서버 둘 다 Windows에 있을 경우, DB2 서비스는 로컬 시스템 어카운트로 시작할 수 있습니다. 그러나 클라이언트와 서버가 다른 도메인에 있으면, 유효하지 않은 목표 핵심부 이름 오류로 인해 연결이 실패할 수 있습니다. 일시적인 해결책은 다음 형식으로 완전한 서버 호스트 이름과 완전한 도메인 이름을 사용하여 클라이언트에서 목표 핵심부 이름을 명시적으로 카탈로그화하는 것입니다.

```
host/<server hostname>@<server domain name>
```

예를 들면, 다음과 같습니다.

```
host/myhost.domain.ibm.com@DOMAIN.IBM.COM
```

그렇지 않으면, 유효한 도메인 어카운트로 DB2 서비스를 시작해야 합니다.

## 관리: 성능

### 조정자 유틸리티

조정자 인스턴스는 프론트엔드 유틸리티 및 한 개 이상의 디먼으로 구성됩니다. 사용자가 시작하는 각 조정자 인스턴스는 데이터베이스 관리 프로그램 인스턴스에 고유합니다. 디폴트로, 조정자를 시작할 때 파티션된 데이터베이스의 각 파티션에서 조정자 디먼이 시작합니다. 그러나 모니터링하려는 단일 파티션에서 디먼이 시작되도록 지정할 수 있습니다.

주:

1. 조정자가 활성화되면, 해당 스냅샷 요청이 데이터베이스 관리 프로그램 성능에 영향을 줍니다. 성능을 향상시키려면, 조정자 활성화 구간을 늘려 해당 CPU 사용을 줄이십시오.
2. 조정자 디먼은 실행하는 동안 로컬 인스턴스에 LOCAL 스냅샷을 발행합니다. 따라서 setlimit절을 포함하는 모든 규칙이 GLOBAL 스냅샷에서 집계된 결과가 아닌 LOCAL 스냅샷 출력에 적용됩니다.

각 조정자 디먼은 데이터베이스에 대해 실행하는 응용프로그램에 대한 정보를 수집합니다. 그리고 난 후, 이 데이터베이스의 조정자 구성 파일에서 지정하는 규칙에 대해 이 정보를 점검합니다.

## 테이블 재구성 메소드 선택

클래식 테이블 재구성 대신 올바른 위치 테이블 재구성을 고려하는 경우 올바른 위치 테이블 재구성에 더 많은 로그 스페이스가 필요하다는 점을 명심하십시오.

올바른 위치 테이블 재구성은 예상치 못한 실패 이후에도 복구가 가능하도록 해당 활동을 로그하기 때문에, 클래식 재구성보다 큰 로그 스페이스를 필요로 합니다.

올바른 위치 재구성은 재구성된 테이블 크기의 몇 배에 해당하는 로그 스페이스를 필요로 합니다. 필수 스페이스 크기는 이동되는 행 수와 테이블 인덱스의 수 및 크기에 의존합니다.

권장사항: 유지보수 창이 최소인 24x7 조작에 올바른 위치 테이블 재구성을 선택하십시오.

DMS 테이블의 온라인 테이블 재구성에서는 재구성을 수행하는 동안 테이블이 상주하는 테이블 스페이스의 온라인 백업 조작을 시작할 수 있습니다. 자르는 단계 동안 재구성 조작의 잠금 대기가 발생할 수 있습니다.

이러한 테이블 재구성 방법 실행에 대한 세부사항 정보는 REORG TABLE 구문 설명을 참조하십시오.

## FCM 메모리의 대형 페이지 지원(AIX 5L 64비트)

이제 AIX<sup>®</sup> 5L 64비트에서 DB2\_LARGE\_PAGE\_MEM 레지스트리 변수는 FCM 키워드를 지원합니다.

디폴트로 AIX 5L<sup>™</sup> 64비트에서 FCM 메모리는 DBMS 메모리 세트에 있습니다. 그러나 DB2\_FORCE\_FCM\_BP 레지스트리 변수가 사용 가능하면 FCM 메모리는 자체 메모리 세트에 있습니다. AIX 5L 64비트에서 DB2\_LARGE\_PAGE\_MEM은 DBMS 메모리 세트의 스펙을 지원합니다. FCM 메모리가 DBMS 메모리 세트에 있고 해당 메모리 세트에서 대형 페이지 지원이 사용 가능한 경우 FCM 메모리는 대형 페이지에 있

습니다. FCM 메모리가 자체 메모리 세트에 있는 경우 FCM 메모리의 대형 페이지를 사용하려면 FCM 키워드를 DB2\_LARGE\_PAGE\_MEM 레지스트리 변수 값에 추가해야 합니다.

## DB2\_RESOURCE\_POLICY 레지스트리 변수가 새 요소를 승인합니다.

DB2 UDB(Universal Database™) 버전 8.2.2(버전 8.1 FixPak 9와 동일)부터 DB2\_RESOURCE\_POLICY 레지스트리 변수에 지정된 구성 파일은 SCHEDULING\_POLICY 요소를 승인합니다. SCHEDULING\_POLICY 요소는 일부 플랫폼에서 다음을 선택하는 데 사용할 수 있습니다.

- DB2 UDB 서버에서 사용하는 운영 체제 스케줄링 정책

주: 운영 체제 스케줄링 정책의 설정 기능이 AIX®용 DB2까지 확장되었습니다. 이전까지는 DB2NTPRCLASS 레지스트리 변수 사용하여 Windows®용 DB2 UDB에서만 사용할 수 있었습니다.

- 개별 DB2 서버 에이전트에서 사용되는 운영 체제 우선순위

DB2PRIORITIES 및 DB2NTPRCLASS 레지스트리 변수를 따로따로 사용하여 운영 체제 스케줄링 정책을 제어하고 DB2 에이전트 우선순위를 설정할 수 있습니다.

그러나 자원 정책 구성 파일에 있는 SCHEDULING\_POLICY 요소의 스펙에서는 스케줄링 정책과 관련 에이전트 우선순위를 모두 한 곳에서 지정할 수 있습니다.

### 예 1:

db2 로그 기록기 및 관독기 프로세스에 우선순위가 지정된 AIX SCHED\_FIFO2 스케줄링 정책의 선택:

```
<RESOURCE_POLICY>
 <SCHEDULING_POLICY>
 <POLICY_TYPE>SCHED_FIFO2</POLICY_TYPE>
 <PRIORITY_VALUE>60</PRIORITY_VALUE>

 <EDU_PRIORITY>
 <EDU_NAME>db2loggr</EDU_NAME>
 <PRIORITY_VALUE>56</PRIORITY_VALUE>
 </EDU_PRIORITY>

 <EDU_PRIORITY>
 <EDU_NAME>db2loggw</EDU_NAME>
 <PRIORITY_VALUE>56</PRIORITY_VALUE>
 </EDU_PRIORITY>
 </SCHEDULING_POLICY>
</RESOURCE_POLICY>
```

### 예 2:

Windows에서 DB2NTPRCLASS=H 교체.

```

<RESOURCE_POLICY>
 <SCHEDULING_POLICY>
 <POLICY_TYPE>HIGH_PRIORITY_CLASS</POLICY_TYPE>
 </SCHEDULING_POLICY>
</RESOURCE_POLICY>

```

## 새 시스템 환경 변수(Linux)

FixPak 8에서 DB2\_MAPPED\_BASE 및 DB2DBMSADDR 시스템 환경 변수가 추가되었습니다.

이러한 레지스트리 변수는 고급 사용자인 경우에만 사용할 것을 권장합니다.

### DB2\_MAPPED\_BASE:

변수 이름

DB2\_MAPPED\_BASE

값 31비트 및 32비트 어드레스 범위 OR NULL(설정되지 않음)의 0 OR(16진) 가상 어드레스

운영 체제

Linux(x86) 및 Linux(zSeries)(31비트)

설명 DB2\_MAPPED\_BASE 레지스트리 변수를 사용하여 특정 프로세스에 대한 공유 라이브러리의 침부 어드레스를 재배치함으로써 DB2 Universal Database(UDB) 프로세스가 사용할 수 있는 연속 가상 어드레스 스페이스 크기를 증가시킬 수 있습니다. 연속 가상 어드레스 스페이스는 DB2 UDB가 사용할 수 있는 데이터베이스 공유 메모리 크기를 최대화하는 데 중요합니다. 이 변수는 proc 파일 시스템의 프로세스 식별 디렉토리에 mapped\_base 파일이 있는 분배에서만 유효합니다.

이 변수를 설정하지 않으면, DB2 UDB가 공유 라이브러리를 가상 어드레스 0x10000000으로 재배치합니다.

레지스트리 변수를 31 및 32비트 어드레스 스페이스 범위의 가상 어드레스(16진)로 설정할 수도 있습니다.

주: 어드레스가 올바르지 않으면 DB2 UDB에 심각한 문제가 발생할 수 있습니다. 예를 들어, DB2 UDB를 시작할 수 없거나 데이터베이스에 연결할 수 없습니다. 올바르지 않은 어드레스의 예로는 이미 사용 중이거나 다른 것에 사용하도록 미리 정해진 메모리 영역과 충돌하는 어드레스가 있습니다. 이 문제점을 해결하려면 다음 명령을 사용하여 DB2\_MAPPED\_BASE 변수를 NULL로 재설정하십시오.

```
db2set DB2_MAPPED_BASE=
```

각 논리 노드에 대해 한 번씩 이 변경을 수행해야 하기 때문에 다음 메시지가 db2diag.log 파일에 여러 번 표시될 수 있습니다.

ADM0506I DB2 has automatically updated the "mapped\_base" kernel parameter from "0x40000000(hex) 1073741824(dec)" to the recommended value "0x10000000(hex) 268435456(dec)".

이 메시지는 레지스트리 변수가 성공적으로 설정된 경우에만 표시되며, 공유 라이브러리가 재배치된 어드레스를 포함합니다.

### DB2DBMSADDR:

변수 이름

DB2DBMSADDR

값 0x10000씩 증가되는 0x09000000 - 0xB0000000 범위의 가상 어드레스

운영 체제

Linux(x86) 및 Linux(zSeries)(31비트)

설명 16진수 형식으로 디폴트 데이터베이스 공유 메모리 주소를 지정하십시오.

주: 어드레스가 올바르지 않으면 DB2 UDB에 심각한 문제가 발생할 수 있습니다. 예를 들어, DB2 UDB를 시작할 수 없거나 데이터베이스에 연결할 수 없습니다. 올바르지 않은 어드레스의 예로는 이미 사용 중이거나 다른 것에 사용하도록 미리 정해진 메모리 영역과 충돌하는 어드레스가 있습니다. 이 문제점을 해결하려면 다음 명령을 사용하여 DB2DBMSADDR 변수를 NULL로 재설정하십시오.

```
db2set DB2DBMSADDR=
```

이 변수는 DB2\_MAPPED\_BASE와 함께 설정하거나 단독으로 설정하여 DB2 UDB 프로세스의 어드레스 스페이스 레이아웃을 세부 조정할 수 있습니다. 이 변수는 인스턴스 공유 메모리의 위치를 가상 어드레스 0x20000000의 현재 위치에서 제공된 새 값으로 변경합니다.

## 새 통신 레지스트리 변수

DB2TCP\_CLIENT\_RCVMTIMEOUT 레지스트리 변수가 버전 8.2에 추가되었습니다.

표 12. 통신 변수

변수 이름	운영 체제	값
설명		
DB2TCP_CLIENT_RCVMTIMEOUT	모두	디폴트=0(설정되지 않음) 값: 0 - 32767초

표 12. 통신 변수 (계속)

변수 이름	운영 체제	값
설명		
클라이언트가 TCP/IP 수신에서 데이터를 기다리는 초 수를 지정하십시오.		
레지스트리 변수를 설정하지 않거나 0으로 설정할 경우 시간종료는 없습니다. 시간종료 값이 만기되기 전에 데이터와 함께 TCP/IP 수신이 리턴되면 응용프로그램은 정상적으로 진행됩니다. 데이터가 리턴되기 전에 시간종료 값이 만기되면 연결은 닫힙니다.		
주: 이 레지스트리 변수는 DB2 클라이언트와 DB2 게이트웨이의 클라이언트 측에만 적용할 수 없습니다. DB2 서버에는 적용할 수 없습니다.		

## 새 성능 변수

DB2\_LARGE\_PAGE\_MEM 성능 변수가 버전 8.2에 추가되었습니다.

표 13. 성능 변수

변수 이름	운영 체제	값
설명		
DB2_LARGE_PAGE_MEM	AIX 5.x 64비트 전 용 Linux	디폴트=NULL  *를 사용하여 모든 적용 가능한 메모리 영역이 대형 페이지 메모리를 사용하도록 표시하거나, 대형 페이지 메모리를 사용해야 하는 특정 메모리 영역 목록(검표로 구분)을 사용하십시오. 사용 가능한 영역은 운영 체제마다 다릅니다. AIX 5.x 64비트에서는 DB, DBMS 또는 PRIVATE 영역을 지정할 수 있습니다. Linux에서는 DB 영역을 지정할 수 있습니다.

표 13. 성능 변수 (계속)

변수 이름	운영 체제	값
<b>설명</b>		
<p>대형 페이지 메모리는 AIX 5L용 DB2 Universal Database(UDB), 64비트 개정판 및 Linux용 DB2 UDB에 대해서만 지원됩니다.</p> <p>DB2_LARGE_PAGE_MEM 레지스트리 변수는 해당 커널이 지원되는 모든 Linux 아키텍처나 AIX 5.x에서 실행 중일 때 대형 페이지를 지원하기 위해 사용됩니다. 이 레지스트리 변수는 데이터베이스 공유 메모리 영역에 대형 페이지 메모리가 사용되도록 하기 위해서만 사용할 수 있는 DB2_LGPPAGE_BP 레지스트리 변수 대신 사용됩니다. 이 변수는 이제 DB2_LARGE_PAGE_MEM=DB 설정으로 사용할 수 있습니다. DB2_LGPPAGE_BP 레지스트리 변수로 대형 페이지를 사용 가능하게 한다고 언급하는 모든 문서는 DB2_LARGE_PAGE_MEM=DB를 설정하는 것과 같은 것으로 간주할 수 있습니다.</p> <p>대용량 페이지 사용의 기본적인 목적은 고성능 컴퓨팅 응용프로그램의 성능을 향상시키는 데 있습니다. 많은 양의 가상 메모리를 사용하는 메모리 액세스 집약 응용프로그램은 대형 페이지를 사용함으로써 성능을 개선할 수 있습니다. DB2 UDB가 대형 페이지 사용을 가능하게 하려면, 우선 대형 페이지를 사용할 운영 체제를 구성해야 합니다.</p> <p>대형 개인용 페이지를 사용 가능하게 하면 각각의 DB2 UDB 에이전트가 최소 하나의 대형 페이지(16MB) 실제 메모리를 소비하므로 DB2 UDB 메모리 사용량이 확실하게 증가됩니다. AIX용 64비트 DB2 UDB에서 에이전트 개인용 메모리에 대형 페이지를 사용 가능하게 하려면 (DB2_LARGE_PAGE_MEM=PRIVATE 설정), 운영 체제에서 대형 페이지를 구성하는 것 외에도 다음 조건을 갖춰야 합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 인스턴스 소유자는 CAP_BYPASS_RAC_VMM 및 CAP_PROPOGATE 성능을 처리해야 합니다.</li> <li>• 커널은 프로세스가 런타임에서 페이지 크기를 수정할 수 있도록 하는 인터페이스를 지원해야 합니다.</li> </ul> <p>AIX용 64비트 DB2 UDB에서 이 변수를 사용하면 데이터베이스 메모리를 백킹하는 공유 메모리 세그먼트의 크기가 최소한의 요구사항으로 줄어듭니다. 디폴트값은 64GB 세그먼트를 작성하는 것입니다. 세부사항은 데이터베이스 공유 메모리 크기(database_memory) 데이터베이스 구성 매개변수를 참조하십시오. 이는 필요한 것보다 많은 공유 메모리를 RAM에 고정하는 것을 방지합니다.</p> <p>이 변수를 설정하면, 전체적인 데이터베이스 공유 메모리 구성을 동적으로 증가시키는 능력이 제한됩니다 (예: 버퍼 풀의 크기 증가).</p> <p>Linux의 경우, <b>libcap.so</b> 라이브러리의 사용 가능성에 대한 추가 요구사항이 있습니다. 이 옵션을 사용하려면 이 라이브러리를 설치해야 합니다. 이 옵션을 설정했는데 시스템에 라이브러리가 없으면, DB2 UDB가 대형 커널 페이지를 사용하지 않고 이전처럼 계속 작동합니다.</p> <p>Linux에서 대형 커널 페이지가 있는지 확인하려면, 다음 명령을 발행하십시오.</p> <pre>cat /proc/meminfo</pre> <p>사용 가능할 경우, 다음 세 행이 나타납니다(머신에 구성된 메모리 양에 따라 다양한 숫자로).</p> <pre>HugePages_Total: 200 HugePages_Free: 200 Hugepagesize: 16384 KB</pre> <p>이 행을 볼 수 없거나 HugePages_Total이 0이면, 운영 체제나 커널을 구성해야 합니다.</p>		

## SQL 컴파일러 변수

다음 갱신사항은 *관리 안내서: 성능의 부록 A 『DB2 레지스트리 및 환경 변수』*에 있는 『SQL 컴파일러 변수』 주제에 적용됩니다.

DB2 컴파일러 변수 DB2\_MINIMIZE\_LISTPREFETCH 및 DB2\_INLIST\_TO\_NLJN 둘 다 또는 하나가 ON으로 설정되면, REOPT(ONCE)를 지정한 경우에도 변수가 활성 상태를 유지합니다.

## 구성 매개변수 갱신사항

다음은 구성 매개변수 문서에 대한 갱신사항입니다.

### 인증 - 인증 유형

인증 유형(인증) 데이터베이스 관리 프로그램 구성 매개변수도 다음 값을 승인합니다.

- DATA\_ENCRYPT

서버가 암호화된 SERVER 인증 스킴 및 사용자 데이터의 암호화를 승인합니다. 인증은 SERVER\_ENCRYPT와 정확히 동일한 방법으로 작동합니다.

이 인증 유형을 사용할 경우 다음과 같은 사용자 데이터가 암호화됩니다.

- SQL문
- SQL 프로그램 변수 데이터
- SQL문에 대한 서버 처리로부터의 출력 데이터 및 데이터에 대한 설명
- 쿼리 결과 생성된 응답 세트 데이터의 일부 또는 전부
- 대형 오브젝트(LOB) 데이터 스트림
- SQLDA 디스크립터

- DATA\_ENCRYPT\_CMP

서버가 암호화된 SERVER 인증 스킴 및 사용자 데이터의 암호화를 승인합니다. 그리고 이 인증 유형은 DATA\_ENCRYPT 인증 유형을 지원하지 않은 이전 제품과 호환되도록 허용합니다. 해당 제품은 사용자 데이터를 암호화하지 않고 SERVER\_ENCRYPT 인증 유형을 사용하여 연결할 수 있습니다. 새 인증 유형을 지원하는 제품은 이 유형을 사용해야 합니다. 이 인증 유형은 서버의 데이터베이스 관리자 구성 파일에서만 유효하며 CATALOG DATABASE 명령에서 사용할 경우 유효하지 않습니다.

### util\_impact\_lim - 인스턴스 영향 규정

DB2 Universal Database 버전 8.2부터 인스턴스 영향 규정(*util\_impact\_lim*) 데이터베이스 관리 프로그램 구성 매개변수의 디폴트값이 100에서 10으로 변경됩니다.

## sysadm 그룹, sysmaint 그룹, sysctrl 그룹, sysmon 그룹

다음 데이터베이스 관리 프로그램 구성 매개변수는 모두 모든 플랫폼에서 30바이트(또는 미만)의 그룹 이름을 승인할 수 있습니다.

- 시스템 관리 권한 그룹 이름(*sysadm\_group*)
- 시스템 유지보수 권한 그룹 이름(*sysmaint\_group*)
- 시스템 제어 그룹 권한 이름(*sysctrl\_group*)
- 시스템 모니터 권한 그룹 이름(*sysmon\_group*)

"데이터베이스 관리 프로그램 구성 매개변수 요약" 주제에 있는 테이블에는 이러한 데이터베이스 관리 프로그램 구성 매개변수에 대한 올바른지 않은 데이터 유형이 포함되어 있습니다. 모든 경우, 올바른 값은 char(30)입니다.

## estore\_seg\_sz – 확장 스토리지 메모리 세그먼트 크기

Windows 기반 플랫폼에서 확장 스토리지 메모리 세그먼트 크기 데이터베이스 (*estore\_seg\_size*) 구성 매개변수의 최대 크기는 16 777 216입니다.

## hadr\_timeout – HADR 시간종료 값

HADR 시간종료 값(*hadr\_timeout*) 데이터베이스 구성 매개변수의 올바른 상한은 4 294 967 295입니다.

## locklist – 잠금 목록용 최대 스토리지

잠금 목록의 최대 스토리지(*locklist*) 데이터베이스 구성 매개변수에 대한 문서는 홈 로컬 클라이언트에만 서비스를 제공하는 Windows 64비트 및 32비트 서버에 대한 최대 값은 60 000이라고 명시합니다. 이 값은 올바르지 않으며 524 288이어야 합니다.

## num\_db\_backups – 데이터베이스 백업 수

데이터베이스 백업 수(*num\_db\_backups*.) 데이터베이스 구성 매개변수의 값 범위가 올바르지 않습니다. 올바른 범위는 0 - 32 767입니다.

## SQLDBCONF 데이터베이스 구성 매개변수 파일

버전 8.1에서 DB2 Universal Database(UDB) 버전 8.2로 이주한 후, DB2 UDB는 SQLDBCONF라는 새 16KB 데이터베이스 구성 매개변수 파일을 사용합니다. (버전 8.1에서 데이터베이스 구성 매개변수 파일은 4KB이었으며 이름은 SQLDBCON입니다.)

## DB2\_HASH\_JOIN 디폴트값으로 변경

버전 8.1에서 레지스트리 변수 DB2\_HASH\_JOIN은 디폴트로 ON으로 설정됩니다.

해시 조인 변수를 사용해야 하지만, 성능을 최적화하려면 이 변수를 조정해야 합니다.

해시 루프와 디스크 오버플로우를 피할 수 있는 경우 해시 조인 성능이 최적입니다. 해시 조인 성능을 조정하려면, *sheapthres* 매개변수에 사용 가능한 최대 메모리 양을 측

정한 다음, **sorheap** 매개변수를 조정하십시오. 가능한 한 많은 해시 루프와 디스크 오버플로우를 피할 때까지 해당 값을 증가시키지만 **sheapthres** 매개변수에서 지정한 한계에 도달하지 마십시오.

자세한 정보는 *관리 안내서: 성능 매뉴얼의 "Join 메소드"* 주제를 참조하십시오.

## 더 이상 사용되지 않는 DB2NTNOCACHE 레지스트리 변수

이전에 DB2NTNOCACHE를 통해 수행했던 기능은 CREATE TABLESPACE 또는 ALTER TABLESPACE문에 NO FILE SYSTEM CACHING절을 지정하여 테이블스페이스 레벨에서 수행할 수 있습니다. 사용법에 대한 자세한 정보는 *SQL 참조서*를 참조하십시오. DB2NTNOCACHE 레지스트리 변수는 차후 릴리스에서 제거됩니다.

## Explain 테이블 및 Explain 정보의 구성

Explain 테이블은 둘 이상의 사용자에게 공유될 수도 있습니다. 그러나 Explain 테이블은 한 사용자에 대해 정의될 수 있으며, 정의된 테이블을 지정하는 동일한 이름을 사용하는 각 추가 사용자에 대해 별명을 정의할 수 있습니다. 또는 SYSTOOLS 스키마 아래에 Explain 테이블을 정의할 수도 있습니다. 동적 SQL에 대해 사용자 세션 ID 하에, 또는 정적 SQL에 대해 명령문 권한 ID 하에 다른 어떤 Explain 테이블이나 별명도 발견되지 않은 경우 Explain 기능의 디폴트값은 SYSTOOLS 스키마입니다. 공통의 Explain 테이블을 공유하는 각 사용자는 이 테이블에 대한 삽입 사용 권한을 가지고 있어야 합니다. 일반 Explain 테이블에 대한 읽기 사용 권한도 제한해야 합니다(일반적으로, Explain 정보를 분석하는 사용자로).

## Explain 정보 캡처에 대한 지침

Explain 데이터는 SQL문이 컴파일될 때 요청되는 경우에 캡처됩니다. Explain 데이터를 요청할 때 캡처된 정보를 어떻게 사용할지 고려하십시오.

### Explain 테이블의 정보 캡처:

- 동적 SQL문:

Explain 테이블 정보는 다음 상황에 대해 캡처됩니다.

- CURRENT EXPLAIN MODE 특수 레지스터는 다음으로 설정됩니다.
  - 예: SQL 컴파일러는 Explain 데이터를 캡처하고 SQL문을 실행합니다.
- EXPLAIN: SQL 컴파일러는 Explain 데이터를 캡처하지만 SQL문을 실행하지는 않습니다.
- RECOMMEND INDEXES: SQL 컴파일러는 Explain 데이터를 실행하고 권장 인덱스를 ADVISE\_INDEX 테이블에 배치하지만, SQL문이 실행되지는 않습니다.
- EVALUATE INDEXES: SQL 컴파일러는 평가를 위해 사용자가 ADVISE\_INDEX 테이블에 배치한 인덱스를 사용합니다. EVALUATE

INDEXES 모드에서, 모든 동적 명령문은 이들 가상 인덱스를 사용할 수 있다고 설명되어 있습니다. 명령문의 성능이 향상될 경우, SQL 컴파일러는 가상 인덱스를 사용하도록 선택합니다. 그렇지 않으면 인덱스가 무시됩니다. 제안된 인덱스가 유용한지 확인하려면, EXPLAIN 결과를 검토하십시오.

- REOPT: SQL 컴파일러는 호스트 변수, 특수 레지스터 또는 매개변수 표시문자의 실제 값을 사용할 수 있을 때 실행시 명령문을 재최적화하는 동안 정적 또는 동적 SQL문에 대해 Explain 데이터를 캡처합니다.
- EXPLSNAP ALL 옵션이 BIND나 PREP 명령에 지정되어 있습니다. CURRENT EXPLAIN MODE 특수 레지스터가 아니므로 설정되더라도, SQL 컴파일러가 런타임시 동적 SQL의 Explain 데이터를 캡처합니다. 또한 SQL문도 실행되어 쿼리 결과를 리턴합니다.

### db2CfgGet API, collate\_info 매개변수의 추가 리턴 코드

조합 정보 매개변수는 db2CfgGet API를 사용하여 표시할 수 있습니다. 이것은 명령행 처리기 또는 제어 센터를 통해서만 표시할 수 없습니다.

구성 유형	데이터베이스
매개변수 유형	정보용

이 매개변수는 260바이트의 데이터베이스 조합 정보를 제공합니다. 처음 256바이트는 데이터베이스 조합 순서를 지정합니다. 여기서, 바이트 『n』에는 데이터베이스의 코드 페이지에서 기반이 되는 10진 표현이 『n』인 코드 포인트의 정렬 가중치가 포함됩니다.

마지막 4바이트에는 조합 순서에 대한 내부 정보가 포함됩니다. collate\_info의 마지막 4바이트는 정수입니다. 정수는 플랫폼 엔디안(endian) 순서의 영향을 받습니다. 가능한 값은 다음과 같습니다.

- **0** - 고유하지 않은 가중치를 포함하는 순서
- **1** - 고유한 모든 가중치를 포함하는 순서
- **2** - 문자열이 바이트 단위로 비교되는 식별 순서인 순서
- **3** - 시퀀스는 NLSCHAR로, TIS620-1(코드 페이지 874) 태국어 데이터베이스에서 문자 정렬에 사용됩니다.
- **4** - 시퀀스는 IDENTITY\_16BIT로, 유니코드 기술 컨소시엄 웹 사이트인 <http://www.unicode.org>에서 사용 가능한 유니코드 기술 보고서 #26에 지정된 대로 "CESU-8 UTF-16용 호환성 코드화 체계: 8비트" 알고리즘을 구현합니다.
- **X'8001'** - 시퀀스는 UCA400\_NO로, 정규화가 암시적으로 ON으로 설정된 유니코드 표준 버전 4.00을 기반으로 UCA(Unicode Collation Algorithm)를 구현합니다.
- **X'8002'** - 시퀀스는 UCA400\_LTH로, 유니코드 표준 버전 4.00을 기반으로 UCA도 구현하고 로열판 태국어 사전 순서대로 모든 태국어 문자를 정렬합니다.

- **X'8003'** - 시퀀스는 UCA400\_LSK로, 유니코드 표준 버전 4.00을 기반으로 UCA를 구현하고 모든 슬로바키아어 문자를 적절하게 정렬합니다.

위의 내부 유형 정보를 사용할 경우, 다른 플랫폼의 데이터베이스의 정보를 검색할 때 바이트 리버설을 고려해야 합니다.

데이터베이스 작성시 조합 순서를 지정할 수 있습니다.

## 디폴트 프리페치 크기 및 갱신 디폴트값 자동 설정

DB2 Universal Database(UDB) 버전 8.2부터 테이블 스페이스에 대해 **AUTOMATIC** 프리페치 크기를 사용할 수 있습니다. DB2 UDB는 테이블 스페이스의 컨테이너 수가 변경될 때 프리페치 크기를 자동으로 갱신합니다.

DB2\_PARALLEL\_IO 레지스트리 변수 구문이 다른 입출력 병렬 처리 특성을 갖는 컨테이너를 인식하도록 확장되었습니다. 다른 테이블 스페이스의 컨테이너는 확장된 구문을 통해 다른 입출력 병렬 처리 특성을 가질 수 있습니다. 각 테이블 스페이스의 입출력 병렬 처리 특성은 테이블 스페이스에 대해 프리페치 크기 **AUTOMATIC**이 지정된 경우에 사용됩니다. DB2\_PARALLEL\_IO 레지스트리 변수가 사용 가능하지만 테이블 스페이스의 특정 입출력 병렬 처리 특성을 지정하는 확장 구문이 사용되지 않으면, 디폴트 레벨의 병렬 처리인 것으로 가정됩니다. 디폴트 레벨은 RAID 5(6+1)입니다.

옵티마이저가 사용하는 프리페치 크기 정보는 테이블 스페이스의 프리페치 크기를 변경하거나 컨테이너 수를 변경(ADD/DROP/BEGIN NEW STRIPE SET/ADD TO NEW STRIPE SET 사용)하는 ALTER TABLESPACE문이 발행된 경우에만 새로 고쳐집니다. 각 컨테이너 레지스트리 설정값에 대한 실제 디스크 수가 변경되는 경우, 옵티마이저 정보를 새로 고치려면 **ALTER TABLESPACE <table space name> PREFETCHSIZE AUTOMATIC**문을 발행해야 합니다(옵티마이저 정보를 새로 고치는 ALTER TABLESPACE문이 이미 발행되지 않은 경우).

테이블 스페이스가 다른 수의 컨테이너를 사용하도록 경로 재지정되거나 리스토어된 경우, **ALTER TABLESPACE <table space name> PREFETCHSIZE AUTOMATIC**문을 발행하여 옵티마이저 정보를 새로 고치십시오. 테이블 스페이스 내에 다중 스트라이프 세트가 있는 경우, 스트라이프 세트 중에 있는 최대 컨테이너 수가 프리페치 크기를 계산하는 데 사용됩니다. 계산된 프리페치 크기가 최대 크기(32767 페이지)를 초과하는 경우, 컨테이너 수의 배수 중 최대값보다 작은 가장 큰 수가 프리페치 크기로 사용됩니다.

DB2 UDB Enterprise Server Edition 환경에서 테이블 스페이스가 자동 프리페치 크기를 사용하는 경우, 프리페치 크기는 데이터베이스 파티션마다 서로 다를 수 있습니다. 이러한 상황은 다른 데이터베이스 파티션에서 프리페치 크기를 계산하는 데 사용되는 컨

데이터 수가 서로 다르기 때문에 발생합니다. 옵티마이저는 쿼리 액세스 플랜을 생성하기 위해 데이터베이스 파티션 그룹에 있는 첫 번째 파티션의 프리페치 크기를 사용합니다.

---

## 관리: 계획

### 범위 클러스터 테이블

여러 개의 파티션으로 구성된 데이터베이스에서는 범위 클러스터 테이블을 작성할 수 없습니다.

### 카탈로그 테이블 스페이스 디자인

데이터베이스를 작성할 때 시스템 카탈로그 테이블용 SYSCATSPACE 테이블 스페이스 뿐만 아니라, 세 개의 테이블 스페이스가 정의됩니다. 모든 테이블 스페이스의 기본 페이지 크기는 데이터베이스가 작성될 때 설정됩니다. 4096 또는 4K 이상인 페이지 크기를 선택한 경우, 카탈로그 테이블의 페이지 크기는 카탈로그 테이블의 페이지 크기가 4K일 때 행 크기에 제한받습니다. 기본 데이터베이스 페이지 크기는 *pagesize* 라는 정보 데이터베이스 구성 매개변수로 저장됩니다.

### 지원되는 지역 코드 및 코드 페이지

*관리 안내서: 계획*에서 부록 B 『자국어 지원(NLS)』의 『지원되는 지역 코드 및 코드 페이지』 주제에 각 국가에 대한 테이블이 있습니다. 다음 두 개의 테이블을 갱신해야 합니다.

#### 중국(PRC), 지역 ID: CN

『중국(PRC), 지역 ID: CN』 테이블에서 Linux GBK 행의 코드 페이지를 1383에서 1386으로 변경해야 합니다.

즉, 행이 다음과 같아야 합니다:

1386	D-4	GBK	86	zh_CN.GBK	Linux
------	-----	-----	----	-----------	-------

#### 일본, 지역 ID: JP

『일본, 지역 ID: JP』에 대한 테이블이 변경되었습니다.

다음 로케일 이름을 제거해야 합니다:

954	D-1	eucJP	81	japanese	Solaris
-----	-----	-------	----	----------	---------

다음은 개정된 표입니다.

표 14. 일본, 지역 ID: JP

코드 페이지	그룹	코드 세트	지역 코드	로케일	운영 체제
932	D-1	IBM-932	81	Ja_JP	AIX
943	D-1	IBM-943	81	Ja_JP	AIX
954	D-1	IBM-eucJP	81	ja_JP	AIX
1208	N-1	UTF-8	81	JA_JP	AIX
930	D-1	IBM-930	81	-	호스트
939	D-1	IBM-939	81	-	호스트
5026	D-1	IBM-5026	81	-	호스트
5035	D-1	IBM-5035	81	-	호스트
1390	D-1		81	-	호스트
1399	D-1		81	-	호스트
954	D-1	eucJP	81	ja_JP.eucJP	HP-UX
5039	D-1	SJIS	81	ja_JP.SJIS	HP-UX
954	D-1	EUC-JP	81	ja_JP	Linux
932	D-1	IBM-932	81	-	OS/2®
942	D-1	IBM-942	81	-	OS/2
943	D-1	IBM-943	81	-	OS/2
954	D-1	eucJP	81	ja	SCO
954	D-1	eucJP	81	ja_JP	SCO
954	D-1	eucJP	81	ja_JP.EUC	SCO
954	D-1	eucJP	81	ja_JP.eucJP	SCO
943	D-1	IBM-943	81	ja_JP.PCK	Solaris
954	D-1	eucJP	81	ja	Solaris
1208	N-1	UTF-8	81	ja_JP.UTF-8	Solaris
943	D-1	IBM-943	81	-	Windows
1394	D-1		81	-	

## DB2 Universal Database에서 지원하는 XA 기능

DB2 Universal Database(UDB)에는 다음 예외 사항이 있으며 *X/Open CAE* 스펙 분산 트랜잭션 프로세싱에 정의된 XA91 스펙을 지원합니다.

- 비동기 서비스

XA 스펙은 인터페이스가 나중에 요청의 결과를 점검할 수 있는 비동기 서비스를 사용할 수 있도록 허용합니다. 데이터베이스 관리 프로그램은 요청이 동기 모드에서 호출될 것을 요구합니다.

- 등록

XA 인터페이스를 사용하면 RM을 등록하는 두 가지 방법(정적 및 동적 등록)이 허용됩니다. DB2 UDB는 동적 및 정적 등록을 모두 지원합니다. DB2 UDB는 다음의 두 스위치를 제공합니다.

- 동적 등록을 위한 *db2xa\_switch*
- 정적 등록을 위한 *db2xa\_switch\_static*

- 연관 이주

DB2 UDB는 제어 스레드 간의 트랜잭션 이주를 지원하지 않습니다.

## XA 스위치 사용 및 위치

XA 인터페이스가 요구할 때 데이터베이스 관리 프로그램은 *db2xa\_switch* 및 *xa\_switch\_t* 유형의 *db2xa\_switch\_static* 외부 C 변수를 제공하여 TM에 XA 스위치 구조를 리턴합니다. 다양한 XA 함수의 주소 외에도 다음 필드가 리턴됩니다.

<b>필드</b>	<b>값</b>
<b>name</b>	데이터베이스 관리 프로그램의 제품 이름(예: AIX용 DB2 UDB).
<b>flags</b>	<i>db2xa_switch</i> 의 경우, TMREGISTER   TMNOMIGRATE가 설정됩니다.  DB2 UDB가 동적 등록을 사용하며 TM이 이주 연관을 사용해서는 안 됨을 명시합니다. 비동기 조작이 지원되지 않음을 암시합니다.  <i>db2xa_switch_static</i> 의 경우, TMNOMIGRATE가 설정됩니다.  DB2 UDB가 동적 등록을 사용하며 TM이 이주 연관을 사용해서는 안 됨을 명시합니다. 비동기 조작이 지원되지 않음을 암시합니다.
<b>version</b>	0이어야 합니다.

## DB2 Universal Database XA 스위치 사용

XA 아키텍처의 경우, 자원 관리 프로그램(RM)은 RM의 *xa\_* 루틴에 XA 트랜잭션 관리 프로그램(XA) 액세스를 제공하는 스위치를 제공해야 합니다. RM 스위치는 *xa\_switch\_t*라는 구조를 사용합니다. 이 스위치에는 RM의 이름, RM의 XA 시작점을 나타내는 널(NULL)이 아닌 포인터, 플래그 및 버전 번호가 들어 있습니다.

**Linux- 및 UNIX-기반 시스템:** 다음 두 가지 방법 중 하나로 DB2 Universal Database(UDB)의 스위치를 얻을 수 있습니다.

- 간접적인 추가 레벨을 사용하는 방법. C 프로그램에서 이 방법은 *db2xa\_switch*를 사용하기 전에, 매크로를 정의하여 수행할 수 있습니다.

```
#define db2xa_switch (*db2xa_switch)
#define db2xa_switch_static (*db2xa_switch)
```

- **db2xacic** 또는 **db2xacicst**를 호출하는 방법

DB2 UDB는 *db2xa\_switch* 또는 *db2xa\_switch\_static* 구조의 주소를 리턴하는 API 를 제공합니다. 이 함수의 기본 형태는 다음과 같습니다.

```
struct xa_switch_t * SQL_API_FN db2xacic()
struct xa_switch_t * SQL_API_FN db2xacicst()
```

어느 방법을 사용하든, 응용프로그램을 libdb2와 링크해야 합니다.

**Windows NT:** *xa\_switch* 구조, *db2xa\_switch* 또는 *db2xa\_switch\_static*에 대한 포인터는 DLL 데이터로 익스포트됩니다. 따라서 이 구조를 사용하는 Windows NT 응용프로그램은 반드시 다음 세 가지 중 하나의 방법으로 이를 참조해야 함을 암시합니다.

- 간접적인 추가 레벨을 사용하는 방법. C 프로그램에서 이 방법은 *db2xa\_switch*를 사용하기 전에, 매크로를 정의하여 수행할 수 있습니다.

```
#define db2xa_switch (*db2xa_switch)
#define db2xa_switch_static (*db2xa_switch)
```

- Microsoft Visual C++ 컴파일러를 사용할 경우, *db2xa\_switch* 또는 *db2xa\_switch\_static*을 다음과 같이 정의할 수 있습니다.

```
extern __declspec(dllimport) struct xa_switch_t db2xa_switch
extern __declspec(dllimport) struct xa_switch_t db2xa_switch_static
```

- **db2xacic** 또는 **db2xacicst**를 호출하는 방법

DB2 UDB는 *db2xa\_switch* 또는 *db2xa\_switch\_static* 구조의 주소를 리턴하는 API를 제공합니다. 이 함수의 기본 형태는 다음과 같습니다.

```
struct xa_switch_t * SQL_API_FN db2xacic()
struct xa_switch_t * SQL_API_FN db2xacicst()
```

사용 방법에 상관없이, 응용프로그램을 *db2api.lib*와 링크해야 합니다.

**C 코드 예:** 다음 코드는 모든 DB2 UDB 플랫폼에서 C 프로그램을 통해 *db2xa\_switch* 또는 *db2xa\_switch\_static*에 액세스할 수 있는 다양한 방법을 설명합니다. 사용자 응용프로그램을 적절한 라이브러리와 반드시 연결하도록 하십시오.

```
#include <stdio.h>
#include <xa.h>

struct xa_switch_t * SQL_API_FN db2xacic();

#ifdef DECLSPEC_DEFN
extern __declspec(dllimport) struct xa_switch_t db2xa_switch;
#else
#define db2xa_switch (*db2xa_switch)
extern struct xa_switch_t db2xa_switch;
#endif

main()
{
 struct xa_switch_t *foo;
 printf ("%s \n", db2xa_switch.name);
 foo = db2xacic();
 printf ("%s \n", foo->name);
 return ;
}
```

## xa\_open 문자열 형식의 갱신된 TPM 및 tp\_mon\_name 값

다음 표에서 내부 설정값 컬럼이 제어 스레드(TOC)의 설정값을 반영하도록 갱신되었습니다.

TOC는 모든 DB2 UDB XA 연결이 바운드되는 엔티티입니다.

- T 값으로 설정되는 경우, 특정 OS 스레드 하에서 작성된 모든 DB2 UDB XA 연결은 해당 스레드에 고유합니다. 다중 스레드는 DB2 UDB 연결을 공유할 수 없습니다. 각각의 OS 스레드는 자체 DB2 UDB XA 연결 세트를 작성해야 합니다.
- P 값으로 설정된 경우, 모든 DB2 UDB XA 연결은 OS 프로세스에 고유하며 모든 XA 연결은 OS 스레드 간에 공유가 가능합니다.

표 15. TPM 및 tp\_mon\_name에 대한 유효한 값

TPM 값	TP TP 모니터 제품	내부 설정
CICS®	IBM TxSeries CICS	AXLIB=libEncServer(Windows용) =usr/lpp/encina/lib/libEncServer (Linux 및 UNIX 시스템용) HOLD_CURSOR=T CHAIN_END=T SUSPEND_CURSOR=F TOC=T
ENCINA	IBM TxSeries Encina® 모니터	AXLIB=libEncServer(Windows용) =usr/lpp/encina/lib/libEncServer (Linux 및 UNIX 시스템용) HOLD_CURSOR=F CHAIN_END=T SUSPEND_CURSOR=F TOC=T
MQ	IBM MQSeries®	AXLIB=mqmax(Windows용) =usr/mqm/lib/libmqmax_r.a (AIX 스레드 응용프로그램용) =usr/mqm/lib/libmqmax.a (AIX 비스레드 응용프로그램용) =opt/mqm/lib/libmqmax.so (Solaris용) =opt/mqm/lib/libmqmax_r.sl (HP 스레드 응용프로그램용) =opt/mqm/lib/libmqmax.sl (HP 비스레드 응용프로그램용) =opt/mqm/lib/libmqmax_r.so (Linux 스레드 응용프로그램용) =opt/mqm/lib/libmqmax.so (Linux 비스레드 응용프로그램용) HOLD_CURSOR=F CHAIN_END=F SUSPEND_CURSOR=F TOC=P
CB	IBM Component Broker	AXLIB=somtrx1i(Windows용) =libsomtrx1 (Linux 및 UNIX 시스템용) HOLD_CURSOR=F CHAIN_END=T SUSPEND_CURSOR=F TOC=T

표 15. TPM 및 tp\_mon\_name에 대한 유효한 값 (계속)

TPM 값	TP TP 모니터 제품	내부 설정
SF	IBM San Francisco	AXLIB=ibmsfDB2 HOLD_CURSOR=F CHAIN_END=T SUSPEND_CURSOR=F TOC=T
TUXEDO	BEA Tuxedo	AXLIB=libtux HOLD_CURSOR=F CHAIN_END=F SUSPEND_CURSOR=F TOC=T
MTS	Microsoft Transaction Server	MTS용 DB2 UDB를 구성할 필요는 없습니다. MTS는 DB2 UDB의 ODBC 드라이버에 의해 자동으로 검출됩니다.
JTA	Java 트랜잭션 API	IBM WebSphere와 같은 EJS(Enterprise Java Servers)용 DB2 UDB를 구성할 필요는 없습니다. DB2 UDB의 JDBC 드라이버는 자동으로 이 환경을 감지합니다. 따라서 이 TPM 값은 무시됩니다.

## 코드 페이지 923 및 924의 변환표 활성화

다음 표는 코드 페이지 923 및 924와 연관된 모든 코드 페이지 변환표 파일의 목록입니다. 각 파일의 형식은 XXXXYYYY.cnv 또는 ibmZZZZZ.ucs이며, 여기서 XXXXX는 소스 코드 페이지 번호이고 YYYYY는 목표 코드 페이지 번호입니다. 파일 ibmZZZZZ.ucs는 코드 페이지 ZZZZZ와 유니코드 사이의 변환을 지원합니다.

### 프로시저:

특정 코드 페이지 변환표를 활성화하려면 두 번째 컬럼에 표시된 대로 이 변환표 파일을 새 이름으로 바꾸거나 복사하십시오.

예를 들어, 8859-1/15(라틴 1/9) 클라이언트를 Windows 1252 데이터베이스에 연결할 때 유로화 기호를 지원하려면 sqllib/conv/ 디렉토리에서 다음의 코드 페이지 변환표 파일의 이름을 바꾸거나 이 파일을 복사해야 합니다.

- 09231252.cnv의 08191252.cnv
- 12520923.cnv의 12520819.cnv
- ibm00923.ucs의 ibm00819.ucs

표 16. 코드 페이지 923 및 924의 변환표 파일

sqllib/conv/ 디렉토리의 923 및 924 변환표 파일	새 이름
04370923.cnv	04370819.cnv
08500923.cnv	08500819.cnv
08600923.cnv	08600819.cnv
08630923.cnv	08630819.cnv
09230437.cnv	08190437.cnv

표 16. 코드 페이지 923 및 924의 변환표 파일 (계속)

sqllib/conv/ 디렉토리의 923 및 924 변환표 파일	새 이름
09230850.cnv	08190850.cnv
09230860.cnv	08190860.cnv
09231043.cnv	08191043.cnv
09231051.cnv	08191051.cnv
09231114.cnv	08191114.cnv
09231252.cnv	08191252.cnv
09231275.cnv	08191275.cnv
09241252.cnv	10471252.cnv
10430923.cnv	10430819.cnv
10510923.cnv	10510819.cnv
11140923.cnv	11140819.cnv
12520923.cnv	12520819.cnv
12750923.cnv	12750819.cnv
ibm00923.ucs	ibm00819.ucs

## 유로화 기호가 사용 가능한 코드 페이지의 변환표 파일

다음 표에는 유로화 기호를 지원하도록 향상된 변환표가 있습니다. 유로화 기호 지원을 사용 불가능하게 하려면 제목이 "변환표 파일" 컬럼에 표시된 변환표를 다운로드하십시오.

아래:

데이터베이스 서버 CCSID/ CPGID	데이터베이스 클라이언트 CCSID/ CPGID	변환표 파일
864, 17248	1046, 9238	08641046.cnv, 10460864.cnv, IBM00864.ucs
864, 17248	1256, 5352	08641256.cnv, 12560864.cnv, IBM00864.ucs
864, 17248	1200, 1208, 13488, 17584	IBM00864.ucs
1046, 9238	864, 17248	10460864.cnv, 08641046.cnv, IBM01046.ucs
1046, 9238	1089	10461089.cnv, 10891046.cnv, IBM01046.ucs
1046, 9238	1256, 5352	10461256.cnv, 12561046.cnv, IBM01046.ucs
1046, 9238	1200, 1208, 13488, 17584	IBM01046.ucs
1089	1046, 9238	10891046.cnv, 10461089.cnv
1256, 5352	864, 17248	12560864.cnv, 08641256.cnv, IBM01256.ucs
1256, 5352	1046, 9238	12561046.cnv, 10461256.cnv, IBM01256.ucs

데이터베이스 서버 CCSID/ CPGID	데이터베이스 클라이언트 CCSID/ CPGID	변환표 파일
1256, 5352	1200, 1208, 13488, 17584	IBM01256.ucs

**발트어:**

데이터베이스 서버 CCSID/ CPGID	데이터베이스 클라이언트 CCSID/ CPGID	변환표 파일
921, 901	1257	09211257.cnv, 12570921.cnv, IBM00921.ucs
921, 901	1200, 1208, 13488, 17584	IBM00921.ucs
1257, 5353	921, 901	12570921.cnv, 09211257.cnv, IBM01257.ucs
1257, 5353	922, 902	12570922.cnv, 09221257.cnv, IBM01257.ucs
1257, 5353	1200, 1208, 13488, 17584	IBM01257.ucs

**벨라루스:**

데이터베이스 서버 CCSID/ CPGID	데이터베이스 클라이언트 CCSID/ CPGID	변환표 파일
1131, 849	1251, 5347	11311251.cnv, 12511131.cnv
1131, 849	1283	11311283.cnv

**시릴어:**

데이터베이스 서버 CCSID/ CPGID	데이터베이스 클라이언트 CCSID/ CPGID	변환표 파일
855, 872	866, 808	08550866.cnv, 08660855.cnv
855, 872	1251, 5347	08551251.cnv, 12510855.cnv
866, 808	855, 872	08660855.cnv, 08550866.cnv
866, 808	1251, 5347	08661251.cnv, 12510866.cnv
1251, 5347	855, 872	12510855.cnv, 08551251.cnv, IBM01251.ucs
1251, 5347	866, 808	12510866.cnv, 08661251.cnv, IBM01251.ucs
1251, 5347	1124	12511124.cnv, 11241251.cnv, IBM01251.ucs
1251, 5347	1125, 848	12511125.cnv, 11251251.cnv, IBM01251.ucs
1251, 5347	1131, 849	12511131.cnv, 11311251.cnv, IBM01251.ucs
1251, 5347	1200, 1208, 13488, 17584	IBM01251.ucs

에스토니아:

데이터베이스 서버 CCSID/ CPGID	데이터베이스 클라이언트 CCSID/ CPGID	변환표 파일
922, 902	1257	09221257.cnv, 12570922.cnv, IBM00922.ucs
922, 902	1200, 1208, 13488, 17584	IBM00922.ucs

그리스어:

데이터베이스 서버 CCSID/ CPGID	데이터베이스 클라이언트 CCSID/ CPGID	변환표 파일
813, 4909	869, 9061	08130869.cnv, 08690813.cnv, IBM00813.ucs
813, 4909	1253, 5349	08131253.cnv, 12530813.cnv, IBM00813.ucs
813, 4909	1200, 1208, 13488, 17584	IBM00813.ucs
869, 9061	813, 4909	08690813.cnv, 08130869.cnv
869, 9061	1253, 5349	08691253.cnv, 12530869.cnv
1253, 5349	813, 4909	12530813.cnv, 08131253.cnv, IBM01253.ucs
1253, 5349	869, 9061	12530869.cnv, 08691253.cnv, IBM01253.ucs
1253, 5349	1200, 1208, 13488, 17584	IBM01253.ucs

히브리어:

데이터베이스 서버 CCSID/ CPGID	데이터베이스 클라이언트 CCSID/ CPGID	변환표 파일
856, 9048	862, 867	08560862.cnv, 08620856.cnv, IBM0856.ucs
856, 9048	916	08560916.cnv, 09160856.cnv, IBM0856.ucs
856, 9048	1255, 5351	08561255.cnv, 12550856.cnv, IBM0856.ucs
856, 9048	1200, 1208, 13488, 17584	IBM0856.ucs
862, 867	856, 9048	08620856.cnv, 08560862.cnv, IBM00862.ucs
862, 867	916	08620916.cnv, 09160862.cnv, IBM00862.ucs
862, 867	1255, 5351	08621255.cnv, 12550862.cnv, IBM00862.ucs
862, 867	1200, 1208, 13488, 17584	IBM00862.ucs
916	856, 9048	09160856.cnv, 08560916.cnv
916	862, 867	09160862.cnv, 08620916.cnv

데이터베이스 서버 CCSID/ CPGID	데이터베이스 클라이언트 CCSID/ CPGID	변환표 파일
1255, 5351	856, 9048	12550856.cnv, 08561255.cnv, IBM01255.ucs
1255, 5351	862, 867	12550862.cnv, 08621255.cnv, IBM01255.ucs
1255, 5351	1200, 1208, 13488, 17584	IBM01255.ucs

**라틴 1:**

데이터베이스 서버 CCSID/ CPGID	데이터베이스 클라이언트 CCSID/ CPGID	변환표 파일
437	850, 858	04370850.cnv, 08500437.cnv
850, 858	437	08500437.cnv, 04370850.cnv
850, 858	860	08500860.cnv, 08600850.cnv
850, 858	1114, 5210	08501114.cnv, 11140850.cnv
850, 858	1275	08501275.cnv, 12750850.cnv
860	850, 858	08600850.cnv, 08500860.cnv
1275	850, 858	12750850.cnv, 08501275.cnv

**라틴 2:**

데이터베이스 서버 CCSID/ CPGID	데이터베이스 클라이언트 CCSID/ CPGID	변환표 파일
852, 9044	1250, 5346	08521250.cnv, 12500852.cnv
1250, 5346	852, 9044	12500852.cnv, 08521250.cnv, IBM01250.ucs
1250, 5346	1200, 1208, 13488, 17584	IBM01250.ucs

**중국어:**

데이터베이스 서버 CCSID/ CPGID	데이터베이스 클라이언트 CCSID/ CPGID	변환표 파일
837, 935, 1388	1200, 1208, 13488, 17584	1388ucs2.cnv
1386	1200, 1208, 13488, 17584	1386ucs2.cnv, ucs21386.cnv

**대만어:**

데이터베이스 서버 CCSID/ CPGID	데이터베이스 클라이언트 CCSID/ CPGID	변환표 파일
937, 835, 1371	950, 1370	09370950.cnv, 0937ucs2.cnv
937, 835, 1371	1200, 1208, 13488, 17584	0937ucs2.cnv
1114, 5210	850, 858	11140850.cnv, 08501114.cnv

태국:

데이터베이스 서버 CCSID/ CPGID	데이터베이스 클라이언트 CCSID/ CPGID	변환표 파일
874, 1161	1200, 1208, 13488, 17584	IBM00874.ucs

터키어:

데이터베이스 서버 CCSID/ CPGID	데이터베이스 클라이언트 CCSID/ CPGID	변환표 파일
857, 9049	1254, 5350	08571254.cnv, 12540857.cnv
1254, 5350	857, 9049	12540857.cnv, 08571254.cnv, IBM01254.ucs
1254, 5350	1200, 1208, 13488, 17584	IBM01254.ucs

우크라이나:

데이터베이스 서버 CCSID/ CPGID	데이터베이스 클라이언트 CCSID/ CPGID	변환표 파일
1124	1251, 5347	11241251.cnv, 12511124.cnv
1125, 848	1251, 5347	11251251.cnv, 12511125.cnv

유니코드:

데이터베이스 서버 CCSID/ CPGID	데이터베이스 클라이언트 CCSID/ CPGID	변환표 파일
1200, 1208, 13488, 17584	813, 4909	IBM00813.ucs
1200, 1208, 13488, 17584	862, 867	IBM00862.ucs
1200, 1208, 13488, 17584	864, 17248	IBM00864.ucs
1200, 1208, 13488, 17584	874, 1161	IBM00874.ucs
1200, 1208, 13488, 17584	921, 901	IBM00921.ucs
1200, 1208, 13488, 17584	922, 902	IBM00922.ucs
1200, 1208, 13488, 17584	1046, 9238	IBM01046.ucs
1200, 1208, 13488, 17584	1250, 5346	IBM01250.ucs
1200, 1208, 13488, 17584	1251, 5347	IBM01251.ucs
1200, 1208, 13488, 17584	1253, 5349	IBM01253.ucs
1200, 1208, 13488, 17584	1254, 5350	IBM01254.ucs
1200, 1208, 13488, 17584	1255, 5351	IBM01255.ucs
1200, 1208, 13488, 17584	1256, 5352	IBM01256.ucs
1200, 1208, 13488, 17584	1386	ucs21386.cnv, 1386ucs2.cnv

베트남어:

데이터베이스 서버 CCSID/ CPGID	데이터베이스 클라이언트 CCSID/ CPGID	변환표 파일
1258, 5354	1129, 1163	12581129.cnv

---

## API 참조서

### SYNCPOINT 옵션 지원

sqlsetc, sqlqryc 및 sqlaprep API에 대한 SYNCPOINT 옵션은 현재 버전 8에서 무시되며, 역호환성을 위해서만 사용 가능합니다.

### SQLLEDBDESC 구조의 새 필드

sqlcrea API에서, 직접 I/O를 지원하기 위해 새 필드가 추가되었습니다.

필드 이름

Unsigned char sqlfscaching

설명 파일 시스템 캐시

값

- 0 현재 테이블 스페이스에 파일 시스템 캐시가 설정되어 있습니다.
- 1 현재 테이블 스페이스에 파일 시스템 캐시가 해제되어 있습니다.
- 기타 현재 테이블 스페이스에 파일 시스템 캐시가 설정되어 있습니다.

### SQLB-TBSPQRY-DATA 구조에서 새 필드에 대한 정정사항

SQLB-TBSPQRY-DATA 구조에서 새 필드 *unsigned char fsCaching*이 추가되었습니다. 이 새 필드는 직접 I/O를 지원합니다. 예약 비트의 크기가 32비트로 되어 있어도, 올바른 크기는 31비트입니다.

---

## 응용프로그램 개발: 응용프로그램 빌드 및 실행

### 동적 재구성 샘플(AIX)

새 샘플 파일 `ibm_db2_sln_upart_smt`는 DB2 UDB(Universal Database™) 버전 8.2 FixPak 3(V8.1 Fixpak 10과 동일)에서 사용 가능합니다. 다음 테이블에서는 샘플 파일의 이름 및 설명을 표시합니다.

표 17. 동적 재구성 샘플 스크립트

샘플 스크립트 이름	파일 설명
ibm_db2_sln_upart_smt	AIX용 이 Korn 셸 동적 재구성 스크립트(DR 스크립트)는 POWER5 기반 pSeries® 시스템(예: p5 570 및 p5 590)에서 실행하는 AIX 버전 5.3에서 제공하는 DLPAR(Dynamic Logical Partitioning) 성능을 활용합니다. 이 스크립트는 ibm_db2_sln DR 스크립트와 유사하지만 마이크로 파티셔닝 및 SMT와 같은 POWER5™ 및 AIX V5.3 기능을 지원하도록 최적화되었습니다. 추가 정보는 DR 스크립트에 있습니다.

ibm\_db2\_sln\_upart\_smt 샘플 스크립트는 AIX용 DB2 UDB의 `sqllib/samples/DLPAR` 디렉토리에 있습니다.

## Linux 지원 개발 소프트웨어

설치 세부사항은 *DB2 UDB 버전 8.2.2 릴리스* 정보의 『Linux 2.6 커널 설치 이미지』 (이 릴리스의 새로운 기능 절)를 참조하십시오.

다음 표는 FixPak 9의 릴리스로서의 DB2 Linux 아키텍처 지원을 설명합니다. 다음 유효성 확인 웹 사이트에서 이 지원에 대한 업데이트를 확인하십시오.

<http://www.ibm.com/db2/linux/validate>

표 18. Intel® x86의 Linux(32비트)

분산	커널	라이브러리	주석
Conectiva Linux Enterprise Edition (CLEE)	2.4.19	glibc 2.2.5	United Linux 1.0에 의해 구동됨
LINX Rocky Secure Server 2.1	2.4.21	glibc 2.2.5	
Red Flag Advanced Server 4.0	2.4.21-as.2	glibc 2.2.93-5	
Red Flag Function Server 4.0	2.4.20-8smp	glibc 2.2.93-5	
Red Hat Enterprise Linux 2.1 AS/ES/WS	2.4.9-e16	glibc 2.2.4	
RHEL(Red Hat Enterprise Linux) 3 AS/ES/WS	2.4.21-7.EL	glibc-2.3.2-95.3	
RHEL(Red Hat Enterprise Linux) 4	2.6.9	glibc-2.3.3	compat-libstdc++-33 패키지
SCO Linux 4.0	2.4.19	glibc 2.2.5	United Linux 1.0에 의해 구동됨
SuSE Pro 8.0	2.4.18	glibc 2.2.5	
SuSE Pro 8.1	2.4.19	glibc 2.2.5	
SLESSuSE Linux Enterprise Server) 7	2.4.7	glibc 2.2.2	
SLES(SuSE Linux Enterprise Server) 8	2.4.19	glibc 2.2.5	SuSE 서비스 팩 2 레벨까지 유효함
SLES(SuSE Linux Enterprise Server) 9	2.6.5	glibc-2.3.3	
Turbolinux 7 Server	2.4.9	glibc 2.2.4	

표 18. Intel® x86의 Linux(32비트) (계속)

분산	커널	라이브러리	주석
TurboLinux 8 Server	2.4.18-5	glibc 2.2.5	
TurboLinux Enterprise Server 8	2.4.19	glibc 2.2.5	
United Linux 1.0	2.4.19	glibc 2.2.5	

표 19. Intel® x86(32비트)의 Linux 비엔터프라이즈 분산(더 이상 벤더에서 지원하지 않음)

분산	커널	라이브러리	주석
Red Hat 7.2	2.4.9-34	glibc 2.2.4	
Red Hat 7.3	2.4.18	glibc 2.2.5	
Red Hat 8.0	2.4.18-14	glibc 2.2.93-5	
SuSE 7.3	2.4.10	glibc 2.2.4	

표 20. s/390 및 zSeries®의 Linux(s/390에서 지원되는 31비트 커널 버전, zSeries의 64비트)

분산	커널	라이브러리	주석
Red Hat 7.2	2.4.9-38	glibc 2.2.4	
RHEL(Red Hat Enterprise Linux) 4	2.6.9	glibc-2.3.3	compat-libstdc++-33 패키지
SLES(SuSE Linux Enterprise Server) 7	2.4.7-58	glibc 2.2.4	compat.rpm에는 libstdc++ 6.1이 포함되어 있습니다. JDK 1.3.1 SR 1 for Java™를 사용하십시오.
SLES(SuSE Linux Enterprise Server) 8	2.4.19	glibc 2.2.5	United Linux 1.0에 의해 구동됨
SLES(SuSE Linux Enterprise Server) 9	2.6.5	glibc-2.3.3	
TLES(Turbo Linux Enterprise Server) 8	2.4.19	glibc 2.2.5	United Linux 1.0에 의해 구동됨
United Linux 1.0	2.4.19	glibc 2.2.5	

표 21. x86-64 기반 Linux

분산	커널	라이브러리	주석
RHEL(Red Hat Enterprise Linux) 3 AS/ES/WS	2.4.21-7.EL	glibc-2.3.2-95.3	
RHEL(Red Hat Enterprise Linux) 4	2.6.9	glibc-2.3.3	compat-libstdc++-33 패키지
SLES(SuSE Linux Enterprise Server) 8.0	2.4.19-SMP	glibc 2.2.5-16	
SLES(SuSE Linux Enterprise Server) 9	2.6.5	glibc-2.3.3	

표 22. POWER™ 기반 Linux(iSeries 및 pSeries®)

분산	커널	라이브러리	주석
RHEL(Red Hat Enterprise Linux) 3 AS	2.4.21-7.EL	glibc-2.3.2-95.3	

표 22. POWER™ 기반 Linux(iSeries 및 pSeries®) (계속)

분산	커널	라이브러리	주석
RHEL(Red Hat Enterprise Linux) 4	2.6.9	glibc-2.3.3	compat-libstdc++-33 패키지
SLES(SuSE Enterprise Server) 8	2.4.19-16	glibc 2.2.5	United Linux 1.0에 의해 구동됨
SLES(SuSE Linux Enterprise Server) 9	2.6.5	glibc-2.3.3	
Turbolinux Enterprise Server 8	2.4.19-16	glibc 2.2.5	United Linux 1.0에 의해 구동됨
United Linux 1.0	2.4.19	glibc 2.2.5	

표 23. IA64의 Linux

분산	커널	라이브러리	주석
Red Hat Enterprise Linux 2.1 AS/ES/WS	2.4.18-e.12smp	glibc	
RHEL(Red Hat Enterprise Linux) 3 AS/ES/WS	2.4.21-7.EL	glibc-2.3.2-95.3	
RHEL(Red Hat Enterprise Linux) 4	2.6.9	glibc-2.3.3	compat-libstdc++-33 패키지
SLES(SuSE Linux Enterprise Server) 8	2.4.19-SMP	glibc 2.2.5	United Linux 1.0에 의해 구동됨
SLES(SuSE Linux Enterprise Server) 9	2.6.5	glibc-2.3.3	
United Linux 1.0	2.4.19	glibc 2.2.5	

Intel x86의 Linux 2.6 커널 기반 Linux 배포판용 DB2 UDB는 다음과 같은 프로그래밍 언어와 컴파일러를 지원합니다.

**C** GNU/Linux gcc 버전 3.3

**C++** GNU/Linux g++ 버전 3.3

### COBOL

Micro Focus COBOL Server Express 버전 2.2(서비스 팩 1 설치됨)

### Java™

Linux용 IBM® Developer Kit 및 Runtime Environment, Java 2 Technology Edition 버전 1.3.1 및 1.4.1 서비스 릴리스 1, 32비트 버전

주: DB2 UDB가 이전 DB2 UDB 버전 8의 갱신사항을 설치하지 않은 경우, 아직 설치되어 있지 않으면 DB2 UDB는 개발자 킷의 최신 지원 버전을 설치합니다. 이전 DB2 UDB 버전 8이 갱신사항을 설치한 경우, 지원되는 개발자 킷은 CD-ROM에서 수동으로 설치되어야 합니다.

**Perl** Perl 5.004\_04 이상, DBI 0.93 이상

**PHP** PHP 4.3.4 이상

## REXX

Linux용 Object REXX Interpreter 버전 2.1

x86-64의 2.6 커널 기반 Linux 배포판용 DB2 UDB에서 32비트 인스턴스는 다음과 같은 프로그래밍 언어와 컴파일러를 지원합니다.

**C** GNU/Linux gcc 버전 3.3

주: "-m32" 컴파일러 옵션을 사용하여 32비트 응용프로그램 또는 루틴을 생성해야 합니다(스토어드 프로시저 및 사용자 정의 함수).

**C++** GNU/Linux g++ 버전 3.3

주:

1. 일부 fstream 함수 때문에 GNU/Linux g++ 컴파일러의 해당 버전에는 정수 매개변수를 사용할 수 없습니다. 자세한 정보는 컴파일러 문서를 참조하십시오.
2. "-m32" 컴파일러 옵션을 사용하여 32비트 응용프로그램 또는 루틴을 생성해야 합니다(스토어드 프로시저 및 사용자 정의 함수).

**Java** Linux x86용 IBM Developer Kit 및 Runtime Environment, Java 2 Technology Edition, 버전 1.3.1 서비스 릴리스 4, 32비트 버전 및 버전 1.4.1 서비스 릴리스 1, 32비트 버전

주: DB2 UDB가 이전 DB2 UDB 버전 8의 갱신사항을 설치하지 않은 경우, 아직 설치되어 있지 않으면 DB2 UDB는 개발자 키트의 최신 지원 버전을 설치합니다. 이전 DB2 UDB 버전 8이 갱신사항을 설치한 경우, 지원되는 개발자 키트는 CD-ROM에서 수동으로 설치되어야 합니다.

**Perl** Perl 5.8

**PHP** PHP 4.3.4 이상

x86-64의 2.6 커널 기반 Linux 배포판용 DB2 UDB에서 64비트 인스턴스는 다음과 같은 프로그래밍 언어와 컴파일러를 지원합니다.

**C** GNU/Linux gcc 버전 3.3

**C++** GNU/Linux g++ 버전 3.3

주: 일부 fstream 함수 때문에 GNU/Linux g++ 컴파일러의 해당 버전에는 정수 매개변수를 사용할 수 없습니다. 추가 정보는 컴파일러 문서를 참조하십시오.

**Java** DB2 UDB는 현재 x86-64 기반 Linux용 64비트 Java Developer Kit을 지원하지 않습니다.

**Perl** Perl 5.8

## SQL 프로시저에 대한 프리컴파일 및 바인드 옵션 사용자 정의

SQL 프로시저에 대한 프리컴파일 및 바인드 옵션은 다음을 사용하여 인스턴스 전반의 DB2 레지스트리 변수 DB2\_SQLROUTINE\_PREPOPTS를 설정하여 사용자 정의할 수 있습니다.

```
db2set DB2_SQLROUTINE_PREPOPTS=<options>
```

버전 8.2에 제시된 옵션 외에도 REOPT 옵션을 사용할 수 있습니다.

```
BLOCKING {UNAMBIG | ALL | NO}
DATETIME {DEF | USA | EUR | ISO | JIS | LOC}
DEGREE {1 | degree-of-parallelism | ANY}
DYNAMICRULES {BIND | RUN}
EXPLAIN {NO | YES | ALL}
EXPLSNAP {NO | YES | ALL}
FEDERATED {NO | YES}
INSERT {DEF | BUF}
ISOLATION {CS | RR | UR | RS | NC}
QUERYOPT optimization-level
REOPT {ALWAYS | NONE | ONCE}
VALIDATE {RUN | BIND}
```

## 필요한 C/C++ 컴파일 옵션(POWER 64비트의 Linux)

컴파일러 옵션 "-m64"는 gcc/g++를 사용하여 POWER 기반 Linux용 DB2 Universal Database의 64비트 인스턴스에 대한 C/C++ 응용프로그램 및 루틴을 빌드할 때 필요합니다.

컴파일러 옵션 "-q64"는 xlc/xlc를 사용하여 POWER 기반 Linux용 DB2 Universal Database의 64비트 인스턴스에 대한 C/C++ 응용프로그램 및 루틴을 빌드할 때 필요합니다.

## Micro Focus COBOL 스토어드 프로시저에 대한 컴파일 및 링크 명령 (HP-UX)

DB2 Universal Database 버전 8.2 문서에서 나와 있는, HP-UX에서 Micro Focus COBOL을 사용하여 스토어드 프로시저를 빌드하기 위한 컴파일 및 링크 명령은 올바르지 않습니다. 실제 스크립트 sqllib/samples/cobol\_mf/bldrtn에 포함된 컴파일 명령이 올바른 명령입니다. 컴파일 및 링크 명령은 이제 하나의 단일 명령에 결합됩니다. -y 옵션을 사용하여 원하는 출력이 공유 라이브러리를 지정할 수 있습니다.

## Micro Focus COBOL의 최소 지원 버전(HP-UX)

HP-UX에서 Micro Focus COBOL 컴파일러 및 런타임의 최소 지원 버전은 *Micro Focus Server Express 2.2 - Service Pack 1 + Fix Pack Fixpack22.02\_14 for HP-UX PA-RISC 11.x(32/64비트)*입니다. 이 FixPack은 Micro Focus Support Line 웹 사이트(<http://supportline.microfocus.com>)를 참조하십시오.

## Micro Focus COBOL 스토어드 프로시저에 대한 환경 변수 설정 (Windows)

Windows에서 Micro Focus COBOL 외부 루틴을 실행하려면 Micro Focus COBOL 환경 변수가 영구적으로 시스템 변수로 설정되어 있는지 확인해야 합니다.

프로시저:

환경 변수를 시스템 변수에 설정하려면 다음을 수행하십시오.

1. 제어판을 여십시오.
2. 시스템을 선택하십시오.
3. 고급 탭을 선택하십시오.
4. 환경 변수를 누르십시오.
5. 값을 시스템 변수 목록에 추가하십시오.

사용자 변수 목록에서, 명령 프롬프트에서 또는 스크립트에서 환경 변수를 설정하는 것으로는 충분하지 않습니다.

---

## 응용프로그램 개발: 콜 레벨 인터페이스(CLI)

### SQLDescribeParam 함수(CLI)의 진단 테이블 갱신

SQLDescribeParam() 함수는 Prepared SQL문과 연관된 매개변수 표시문자의 설명을 리턴합니다.

진단 테이블은 SQLSTATE HYC00으로 갱신되었습니다.

진단:

표 24. SQLDescribeParam SQLSTATE

SQLSTATE	설명	설명
HYC00	사용 불가능한 드라이버	스키마 함수 스토어드 프로시저는 서버에서 액세스할 수 없습니다. 서버에 스키마 함수 스토어드 프로시저를 설치한 후 액세스 가능한지 확인하십시오.

### 콜 레벨 인터페이스(CLI)의 비동기 실행

DB2 CLI(DB2 Call Level Interface)는 함수의 서브세트를 비동기식으로 실행할 수 있습니다. DB2 CLI 드라이버는 함수를 호출한 후 함수 실행을 완료하기 전에 응용프로그램에 제어를 리턴합니다. 함수는 호출될 때마다 실행을 완료하기 전에 SQL\_STILL\_EXECUTING을 리턴하고 이때마다 서로 다른 값(예: SQL\_SUCCESS)을 리턴합니다.

비동기 실행은 단일 스레드 운영 체제에서만 유용합니다. 다중 스레드 운영 체제에서 실행되는 응용프로그램은 별도의 스레드에서 함수를 실행해야 합니다. 비동기 실행은 정

상적으로 서버에 요청을 보낸 후 응답을 대기하는 함수에서 가능합니다. 대기하지 않고 함수를 비동기식으로 실행하면 응용프로그램에 제어를 리턴합니다. 그러면 응용프로그램은 기타 태스크를 수행하거나 운영 체제에 제어를 리턴하고 SQL\_STILL\_EXECUTING 이외의 다른 리턴 코드를 리턴하기 전까지 인터럽트를 사용하여 계속 폴링합니다.

CLI 비동기 실행에 대한 지원은 DB2 UDB(Universal Database)에 버전 8.2 FixPak 1(버전 8.1 FixPak 8과 동일)부터 포함되었습니다. 이 기능의 문서는 DB2 UDB 버전 7 정보 센터(<http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2v7luw/index.jsp>)를 참조하십시오. 버전 7 문서의 모든 정보가 버전 8.2 FixPak 1(버전 8.1 FixPak 8과 동일) 이상에 적용됩니다. DB2 버전 8 정보 센터에는 이 기능에 대한 문서가 들어 있지 않습니다.

## SQL\_ATTR\_PING\_DB 연결 속성

### SQL\_ATTR\_PING\_DB(DB2 CLI v8.2):

SQL\_ATTR\_PING\_DB는 DB2 UDB 클라이언트와 DB2 UDB 서버 간 기존 연결에서 네트워크 응답 시간을 확보할 때 SQLGetConnectAttr() 함수에서 사용하는 32비트 정수입니다. 응답 시간은 마이크로초로 보고됩니다.

미리 연결이 설정되어 데이터베이스에서 삭제된 경우 0 값이 보고됩니다. 응용프로그램에서 연결을 닫은 경우 08003의 SQLSTATE가 보고됩니다. 이 연결 속성은 SQLGetConnectAttr()에서 리턴될 수 있지만 SQLSetConnectAttr()에서 설정될 수 없습니다. 이 속성을 설정할 경우 HYCOO의 SQLSTATE(사용 불가능한 드라이버)가 발생합니다.

## SQLBindParameter 함수(CLI)

SQLBindParameter 함수의 문서에서 입력 매개변수 절에 있는 설명이 올바르지 않습니다. 올바른 설명은 다음과 같습니다.

### 입력 매개변수

*ColumnSize*가 0이면 DB2 CLI가 스토어드 프로시저 매개변수 또는 컬럼의 크기로 제공되는 SQL 유형의 최대 길이를 사용함을 의미합니다. DB2 CLI는 이 크기를 사용하여 모든 필수 변환을 수행합니다.

## SQLMoreResults 함수(CLI)

SQLMoreResults 함수의 문서에서 SQL\_ATTR\_ROW\_ARRAY\_SIZE문 속성이 올바르지 않게 참조되었습니다. 올바른 명령문 속성은 SQL\_ATTR\_PARAMSET\_SIZE입니다. 사용법 절은 다음과 같아야 합니다.

이 함수를 사용하여 다음을 실행할 때 순차적인 방식으로 다중 결과 세트를 리턴합니다.

- SQL\_ATTR\_PARAMSET\_SIZE문 속성 및 SQLBindParameter()에 입력 매개변수 값의 배열이 지정되어 매개변수화된 조회

## 추가 환경 속성

CLI 연결 속성과 함께 다음 속성이 CLI 환경 속성으로 지원됩니다.

- SQL\_ATTR\_INFO\_ACCTSTR
- SQL\_ATTR\_INFO\_APPLNAME
- SQL\_ATTR\_INFO\_USERID
- SQL\_ATTR\_INFO\_WRKSTNNAME

이들 속성에 대한 자세한 사항은 DB2 정보 센터나 *CLI Guide and Reference Volume 2*에 있는 CLI 연결 속성 문서를 참조하십시오.

## 동적 화면 이동 커서 요구사항

동적 화면 이동 커서의 결과 세트에서 행을 갱신하거나 삭제하려면 UPDATE 또는 DELETE 명령문에 기본 테이블에서 하나 이상의 고유 키를 갖고 있는 모든 열이 포함되어야 합니다. 이 키는 기본 키나 다른 고유 키일 수 있습니다.

## RetCatalogAsCurrServer CLI/ODBC 구성 키워드

### 키워드 설명:

카탈로그 함수는 카탈로그 컬럼에서 널(NULL) 값 대신 CURRENT SERVER 값을 리턴합니다.

### db2cli.ini 키워드 구문:

RetCatalogAsCurrServer= 0 | 1

### 디폴트 설정:

목표 DBMS가 카탈로그 컬럼에서 널(NULL)을 리턴하는 경우 CURRENT SERVER 값을 대체하지 않습니다.

### 사용법 참고:

목표 DBMS의 카탈로그 함수가 카탈로그 컬럼에서 널(NULL) 값을 리턴하는 경우 RetCatalogAsCurrServer를 1로 설정하면 DBMS에서 대신 CURRENT SERVER 값을 리턴합니다.

- 0 = 카탈로그 함수는 카탈로그 컬럼에서 널(NULL) 값(디폴트)을 리턴합니다.
- 1 = 카탈로그 함수는 카탈로그 컬럼에서 널(NULL) 값 대신 CURRENT SERVER 값을 리턴합니다.

예를 들어 카탈로그 함수 SQLTables()에서 TABLE\_CAT 컬럼 값이 널 (NULL) 값인 결과 세트를 리턴한다고 가정하십시오. RetCatalogAsCurrServer를 1로 설정하면 DBMS가 TABLE\_CAT 컬럼에서 CURRENT SERVER 값을 리턴합니다.

주: 이 키워드는 Linux, UNIX® 및 Windows®용 DB2 UDB 버전 8.2 FixPak 3(버전 8.1 FixPak 10과 동일) 이상에서 지원됩니다.

## ReceiveTimeout CLI/ODBC 구성 키워드

### 키워드 설명:

연결 시도를 종료하고 통신 시간종료 오류를 생성하기 전에 연결된 서버로부터의 응답을 기다리는 시간(초 단위)을 지정하십시오.

### db2cli.ini 키워드 구문:

ReceiveTimeout = 0 | 1 | 2 | ... | 32767

### 디폴트 설정:

클라이언트는 연결된 서버로부터의 응답을 무제한 기다립니다.

### 동등한 명령문 속성:

SQL\_ATTR\_RECEIVE\_TIMEOUT

### 사용법 참고:

디폴트값 0은 클라이언트가 응답을 무제한 기다리게 된다는 것을 의미합니다. 수신 시간종료는 연결을 수립하는 동안에는 영향을 주지 않으며, TCP/IP 연결에만 지원되고 다른 프로토콜에서는 무시됩니다.

## SQL\_ATTR\_RECEIVE\_TIMEOUT 명령문 속성

### SQL\_ATTR\_RECEIVE\_TIMEOUT(DB2 CLI v8)

연결 시도를 종료하고 통신 시간종료 오류를 생성하기 전에 연결된 서버로부터의 응답을 기다리는 시간(초 단위)을 나타내는 32비트 정수 값입니다. 디폴트값 0은 클라이언트가 응답을 무제한 기다리게 된다는 것을 의미합니다. 수신 시간종료는 연결을 수립하는 동안에는 영향을 주지 않으며, TCP/IP 연결에만 지원되고 다른 프로토콜에서는 무시됩니다. 0 - 32767의 정수 값이 지원됩니다.

## Reopt CLI/ODBC 구성 키워드

### 키워드 설명:

특수 레지스터나 매개변수 표시문자가 들어 있는 SQL문의 쿼리 최적화 또는 재최적화를 사용하십시오.

### db2cli.ini 키워드 구문:

Reopt = 2 | 3 | 4

### 디폴트 설정:

쿼리 실행 시간에 쿼리 최적화가 발생하지 않습니다. 컴파일러에 의해 선택된 디폴트 추정값은 특수 레지스터나 매개변수 표시문자에 대해 사용됩니다.

### 동등한 명령문 속성:

SQL\_ATTR\_REOPT

### 사용법 참고:

최적화는 컴파일러에 의해 선택된 디폴트 추정값 대신에 쿼리 실행 시간에 특수 레지스터나 매개변수 표시문자에 대해 사용할 수 있는 값을 사용하여 실행됩니다. 유효한 키워드 값은 다음과 같습니다.

- 2 = SQL\_REOPT\_NONE. 이는 디폴트값입니다. 쿼리 실행 시간에 쿼리 최적화가 발생하지 않습니다. 컴파일러에 의해 선택된 디폴트 추정값은 특수 레지스터나 매개변수 표시문자에 대해 사용됩니다. 디폴트 "NULLID " 패키지 세트는 동적 SQL문을 실행하는 데 사용됩니다.
- 3 = SQL\_REOPT\_ONCE. 쿼리가 처음으로 실행될 때 쿼리 실행 시간에 쿼리 최적화가 한 번 발생합니다. REOPT ONCE 바인드 옵션으로 바인드된 "NULLIDR1" 패키지 세트가 사용됩니다.
- 4 = SQL\_REOPT\_ALWAYS. 쿼리가 실행될 때마다 쿼리 실행 시간에 쿼리 최적화 또는 재최적화가 발생합니다. REOPT ALWAYS 바인드 옵션으로 바인드된 "NULLIDRA" 패키지 세트가 사용됩니다.

"NULLIDR1" 및 "NULLIDRA"는 예약된 패키지 세트 이름이며, 이 패키지 세트들을 사용하는 경우 REOPT ONCE 및 REOPT ALWAYS가 각각 내포됩니다. 이 패키지 세트는 다음과 같은 명령을 사용하여 명시적으로 작성되어야 합니다.

```
db2 bind db2clipk.bnd collection NULLIDR1
db2 bind db2clipk.bnd collection NULLIDRA
```

Reopt 및 CurrentPackageSet 키워드가 모두 지정된 경우 CurrentPackageSet가 우선순위를 갖습니다.

## SQL\_ATTR\_REOPT 명령문 속성

### SQL\_ATTR\_REOPT(DB2 CLI v8)

특수 레지스터나 매개변수 표시문자가 포함된 SQL문의 쿼리 최적화를 활성화하는 32비트 정수 값입니다. 최적화는 컴파일러에 의해 선택된 디폴트 추정값 대신에 쿼리 실행 시간에 특수 레지스터나 매개변수 표시문자에 대해 사용할 수 있는 값을 사용하여 실행됩니다. 유효한 속성 값은 다음과 같습니다.

- 2 = SQL\_REOPT\_NONE. 이는 디폴트값입니다. 쿼리 실행 시간에 쿼리 최적화가 발생하지 않습니다. 컴파일러에 의해 선택된 디폴트 추정값은 특수 레

지스터나 매개변수 표시문자에 대해 사용됩니다. 디폴트 "NULLID " 패키지 세트는 동적 SQL문을 실행하는 데 사용됩니다.

- 3 = SQL\_REOPT\_ONCE. 쿼리가 처음으로 실행될 때 쿼리 실행 시간에 쿼리 최적화가 한 번 발생합니다. REOPT ONCE 바인드 옵션으로 바인드된 "NULLIDR1" 패키지 세트가 사용됩니다.
- 4 = SQL\_REOPT\_ALWAYS. 쿼리가 실행될 때마다 쿼리 실행 시간에 쿼리 최적화 또는 재최적화가 발생합니다. REOPT ALWAYS 바인드 옵션으로 바인드된 "NULLIDRA" 패키지 세트가 사용됩니다.

"NULLIDR1" 및 "NULLIDRA"는 예약된 패키지 세트 이름이며, 이 패키지 세트들을 사용하는 경우 REOPT ONCE 및 REOPT ALWAYS가 각각 내포됩니다. 이 패키지 세트는 다음과 같은 명령을 사용하여 명시적으로 작성되어야 합니다.

```
db2 bind db2clipk.bnd collection NULLIDR1
db2 bind db2clipk.bnd collection NULLIDRA
```

SQL\_ATTR\_REOPT와 SQL\_ATTR\_CURRENT\_PACKAGE\_SET은 상호 배타적이기 때문에 하나를 설정하면 다른 하나는 설정할 수 없습니다.

## CurrentPackageSet CLI/ODBC 구성 키워드

### 키워드 설명:

모든 연결 후에 SET CURRENT PACKAGESET 명령문을 발행하십시오.

### db2cli.ini 키워드 구문:

CurrentPackageSet = 스키마 이름

### 디폴트 설정:

절이 추가되지 않습니다.

### 동등한 연결 속성:

SQL\_ATTR\_CURRENT\_PACKAGE\_SET

### 사용법 참고:

이 옵션은 데이터베이스에 대해 모두 연결한 후에 CurrentPackageSet 값을 가진 SET CURRENT PACKAGESET SQL문을 발행합니다. 기본적으로 이 절은 추가되지 않습니다.

SET CURRENT PACKAGESET SQL문은 이후 SQL문에 사용할 패키지를 선택하는 데 사용되는 스키마 이름(컬렉션 ID)을 설정합니다.

CLI/ODBC 응용프로그램은 동적 SQL문을 발행합니다. 이 옵션을 사용하면 다음과 같은 명령문의 실행 특권을 제어할 수 있습니다.

- CLI/ODBC 응용프로그램에서 SQL문을 실행할 때 사용할 스키마를 선택하십시오.

- 스키마의 오브젝트가 원하는 특권을 갖고 적절하게 리마인드할 수 있도록 보장하십시오.
- CurrentPackageSet 옵션을 이 스키마로 설정하십시오.

이제 CLI/ODBC 응용프로그램의 SQL문이 지정된 스키마에서 실행되고, 해당 스키마에 정의된 특권을 사용합니다.

"NULLID", "NULLIDR1" 및 "NULLIDRA"는 예약된 패키지 세트 이름입니다.

Reopt 및 CurrentPackageSet 키워드가 모두 지정된 경우 CurrentPackageSet가 우선순위를 갖습니다.

## SQL\_ATTR\_CURRENT\_PACKAGE\_SET 연결 속성

### SQL\_ATTR\_CURRENT\_PACKAGE\_SET(DB2 CLI v5)

차후 SQL문에 사용할 패키지를 선택하는 데 사용되는 스키마 이름(컬렉션 ID)을 나타내는 널(null) 종료 문자열입니다. 이 속성을 설정하면 SET CURRENT PACKAGESET SQL문이 발행됩니다. 연결 전에 이 속성을 설정하면 SET CURRENT PACKAGESET SQL문이 연결 시간에 발행됩니다.

CLI/ODBC 응용프로그램은 동적 SQL문을 발행합니다. 이 옵션을 사용하면 다음과 같은 명령문의 실행 특권을 제어할 수 있습니다.

- CLI/ODBC 응용프로그램에서 SQL문을 실행할 때 사용할 스키마를 선택하십시오.
- 스키마의 오브젝트가 원하는 특권을 갖고 적절하게 리마인드할 수 있도록 보장하십시오. 이 작업은 일반적으로 COLLECTION <collid> 옵션을 사용하여 CLI 패키지(sqllib/bnd/db2cli.lst)를 바인딩하는 것을 의미합니다. 자세한 정보는 BIND 명령을 참조하십시오.
- CURRENTPACKAGESET 옵션을 이 스키마로 설정하십시오.

이제 CLI/ODBC 응용프로그램의 SQL문이 지정된 스키마에서 실행되고, 해당 스키마에 정의된 특권을 사용합니다.

또는 CLI/ODBC 구성 키워드 CURRENTPACKAGESET를 설정하여 스키마 이름을 지정할 수 있습니다.

"NULLID", "NULLIDR1" 및 "NULLIDRA"는 예약된 패키지 세트 이름입니다.

SQL\_ATTR\_REOPT와 SQL\_ATTR\_CURRENT\_PACKAGE\_SET은 상호 배타적이기 때문에 하나를 설정하면 다른 하나는 설정할 수 없습니다.

## MapBigintCDefault CLI/ODBC 구성 키워드

### 키워드 설명:

디폴트 C 유형의 BIGINT 컬럼과 매개변수 표시문자를 지정하십시오.

### db2cli.ini 키워드 구문:

MapBigintCDefault = 0 | 1 | 2

### 디폴트 설정:

BIGINT 데이터에 대한 디폴트 C 유형 표시는 SQL\_C\_BIGINT입니다.

### 사용법 참고:

MapBigintCDefault는 SQL\_C\_DEFAULT가 BIGINT 컬럼 및 매개변수 표시문자에 대해 지정된 경우에 사용되는 C 유형을 제어합니다. 이 키워드는 8바이트 정수를 처리할 수 없는 Microsoft Access와 같은 Microsoft 응용프로그램에서 기본적으로 사용해야 합니다. 다음과 같이 MapBigintCDefault를 설정하십시오.

- 0 - 디폴트 SQL\_C\_BIGINT C 유형 표시의 경우
- 1 - SQL\_C\_CHAR C 유형 표시의 경우
- 2 - SQL\_C\_WCHAR C 유형 표시의 경우

이 키워드는 SQL\_C\_DEFAULT가 C 유형으로 지정할 수 있는 CLI 함수 (예: SQLBindParameter(), SQLBindCol() 및 SQLGetData()) 작동에 영향을 줍니다.

## DescribeOutputLevel CLI/ODBC 구성 키워드

### 키워드 설명:

준비 또는 설명 요청 중 CLI 드라이버가 요청하는 출력 컬럼 설명 정보의 레벨을 설정하십시오.

### db2cli.ini 키워드 구문:

DescribeOutputLevel = 0 | 1 | 2 | 3

### 디폴트 설정:

117 페이지의 표 25의 레벨 2에 나열되는 설명 정보를 요청하십시오.

### 사용법 참고:

이 키워드는 준비 또는 설명 요청에서 CLI 드라이버가 요청하는 정보의 양을 제어합니다. 디폴트로, 서버가 설명 요청을 수신할 때 서버는 결과 세트 컬럼에 대해 117 페이지의 표 25의 레벨 2에 포함된 정보를 리턴합니다. 그러나 응용프로그램은 이 모든 정보를 필요로 하지 않고 추가 정보만 필요로 할 수 있습니다.

DescribeOutputLevel 키워드를 클라이언트 응용프로그램의 필요성에 맞는 레벨로 설정하면 성능이 개선될 수 있습니다. 이는 클라이언트와 서버 사이에 전송되는 설명 데이터가 응용프로그램이 요구하는 최소 양으로 제한되기 때문입니다. DescribeOutputLevel 설정이 너무 낮으면 응용프로그램의 기능에 영향을 줄 수 있습니다(응용프로그램의 요구사항에 따라). 설명 정보를 검색하기 위한 CLI 함수는 이 경우 실패하지 않을 수 있지만 리턴되는 정보는 완전하지 않을 수 있습니다.

DescribeOutputLevel에 대해 지원되는 설정은 다음과 같습니다.

- 0 - 클라이언트 응용프로그램에 리턴되는 설명 정보가 없습니다.
- 1 - 레벨 1에 범주화된 설명 정보(표 25 참조)가 클라이언트 응용프로그램에 리턴됩니다.
- 2 - (디폴트) 레벨 2에 범주화된 설명 정보(표 25 참조)가 클라이언트 응용프로그램에 리턴됩니다.
- 3 - 레벨 3에 범주화된 설명 정보(표 25 참조)가 클라이언트 응용프로그램에 리턴됩니다.

다음 표는 서버가 준비 또는 설명 요청을 수신할 때 리턴하는 설명 정보를 형성하는 필드를 나열한 것입니다. 이 필드는 레벨로 그룹화되고 DescribeOutputLevel CLI/ODBC 구성 키워드는 CLI 드라이버가 요청하는 설명 정보의 레벨을 제어합니다.

주: 모든 DB2 서버에서 모든 레벨의 설명 정보가 지원되는 것은 아닙니다. Linux, UNIX 및 Windows용 DB2 Universal Database(UDB) 버전 8 이상, z/OS용 DB2 UDB 버전 8 이상 및 iSeries용 DB2 UDB 버전 5 릴리스 3 이상과 같은 DB2 서버에서는 모든 레벨의 설명 정보가 지원됩니다. 다른 모든 DB2 서버에서는 DescribeOutputLevel에 대해 2 또는 0만 설정할 수 있습니다.

표 25. 설명 정보 레벨

레벨 1	레벨 2	레벨 3
SQL_DESC_COUNT SQL_COLUMN_COUNT SQL_DESC_TYPE SQL_DESC_CONCISE_TYPE SQL_COLUMN_LENGTH SQL_DESC_OCTET_LENGTH SQL_DESC_LENGTH SQL_DESC_PRECISION SQL_COLUMN_PRECISION SQL_DESC_SCALE SQL_COLUMN_SCALE SQL_DESC_DISPLAY_SIZE SQL_DESC_NULLABLE SQL_COLUMN_NULLABLE SQL_DESC_UNSIGNED SQL_DESC_SEARCHABLE SQL_DESC_LITERAL_SUFFIX SQL_DESC_LITERAL_PREFIX SQL_DESC_CASE_SENSITIVE SQL_DESC_FIXED_PREC_SCALE	레벨 1의 모든 필드와 다음: SQL_DESC_NAME SQL_DESC_LABEL SQL_COLUMN_NAME SQL_DESC_UNNAMED SQL_DESC_TYPE_NAME SQL_DESC_DISTINCT_TYPE SQL_DESC_REFERENCE_TYPE SQL_DESC_STRUCTURED_TYPE SQL_DESC_USER_TYPE SQL_DESC_LOCAL_TYPE_NAME SQL_DESC_USER_DEFINED_TYPE_CODE	레벨 1 및 2의 모든 필드와 다음: SQL_DESC_BASE_COLUMN_NAME SQL_DESC_UPDATABLE SQL_DESC_AUTO_UNIQUE_VALUE SQL_DESC_SCHEMA_NAME SQL_DESC_CATALOG_NAME SQL_DESC_TABLE_NAME SQL_DESC_BASE_TABLE_NAME

## 응용프로그램 개발: 프로그래밍 클라이언트 응용프로그램

### DB2 Universal JDBC 드라이버 연결 집중기 및 Sysplex 워크로드 밸런스

DB2 Universal JDBC 드라이버 유형 4 연결성을 사용하여 z/OS®용 DB2 UDB 서버에 액세스하는 Java 응용프로그램은 해당 연결 집중기 및 Sysplex 워크로드 밸런스 기능을 이용할 수 있습니다.

이 기능은 DB2 Connect의 연결 집중기 및 Sysplex 워크로드 밸런스 기능과 유사합니다.

DB2 Universal JDBC 드라이버 연결 집중기는 많은 연결 오브젝트에서 동일한 실제 연결을 사용하여 데이터베이스 서버에 대한 총 실제 연결 수를 줄여서 z/OS용 DB2 UDB 데이터베이스 서버가 많은 클라이언트 응용프로그램을 지원하는 데 필요한 자원을 줄일 수 있습니다.

DB2 Universal JDBC 드라이버 Sysplex 워크로드 밸런스는 드라이버가 데이터 공유 그룹의 구성원에 대한 상태 정보를 자주 가져오므로 데이터 공유 그룹의 사용 가능성을 개선할 수 있습니다. 드라이버는 이 정보를 사용하여 다음 트랜잭션을 라우트해야 하는 데이터 공유 구성원을 판별합니다. Sysplex 워크로드 밸런스를 사용하면 z/OS용 DB2 UDB 서버 및 z/OS용 WLM(Workload Manager)에서 데이터 공유 그룹 구성원 사이에서 작업을 효율적으로 분산시키고 한 구성원에서 장애가 발생한 경우 데이터 공유 그룹의 다른 구성원으로 작업을 전송시킵니다.

DB2 Universal JDBC 드라이버는 전송 오브젝트 및 전역 전송 오브젝트 풀을 사용하여 연결 집중기 및 Sysplex 워크로드 밸런스를 지원합니다. 데이터베이스 서버에 대한 각 실제 연결에는 하나의 전송 오브젝트가 있습니다. 연결 집중기 및 Sysplex 워크로드 밸런스가 사용 가능한 경우 전송 오브젝트의 최대값을 설정하여 언제든지 데이터베이스 서버에 대한 최대 실제 연결 수를 설정합니다.

드라이버 레벨에서 DB2 Universal JDBC 드라이버 구성 등록 정보를 사용하여 전송 오브젝트 수에 대한 한계를 설정합니다.

연결 레벨에서 DB2 Universal JDBC 드라이버 연결 집중기 및 Sysplex 워크로드 밸런스를 사용 가능/사용 불가능하게 한 후 DataSource 등록 정보를 사용하여 전송 오브젝트 수에 대한 한계를 설정합니다.

다음 방법 중 하나를 수행하여 전역 전송 오브젝트 풀을 모니터링할 수 있습니다.

- DB2 Universal JDBC 드라이버 구성 등록 정보를 사용하여 시작하는 추적 사용
- API 사용

## 연결 집중기 및 Sysplex 워크로드 밸런스의 DB2 Universal JDBC 드라이버 구성 등록 정보

연결 집중기 및 Sysplex 워크로드 밸런스에서 다음의 각 구성 등록 정보를 사용합니다.

### db2.jcc.dumpPool

전역 전송 풀 이벤트에 작성된 통계 유형 및 작성된 요약 통계를 지정합니다. 연결 집중기 및 Sysplex 워크로드 밸런스에서 전역 전송 풀이 사용됩니다.

db2.jcc.dumpPool의 데이터 유형은 정수(INT)입니다. db2.jcc.dumpPoolStatisticsOnSchedule 및 db2.jcc.dumpPoolStatisticsOnScheduleFile 구성 등록 정보도 통계를 작성하기 전에 통계 작성을 위해 설정되어야 합니다.

db2.jcc.dumpPool 등록 정보에서 하나 이상의 다음 통계 유형을 지정할 수 있습니다.

- DUMP\_REMOVE\_OBJECT(16진수: X'01', 10진수: 1)
- DUMP\_GET\_OBJECT(16진수: X'02', 10진수: 2)
- DUMP\_WAIT\_OBJECT(16진수: X'04', 10진수: 4)
- DUMP\_SET\_AVAILABLE\_OBJECT(16진수: X'08', 10진수: 8)
- DUMP\_CREATE\_OBJECT(16진수: X'10', 10진수: 16)
- DUMP\_SYSPLEX\_MSG(16진수: X'20', 10진수: 32)
- DUMP\_POOL\_ERROR(16진수: X'80', 10진수: 128)

둘 이상의 이벤트 유형을 추적하려면 추적할 이벤트 유형의 값을 더하십시오. 예를 들어 DUMP\_GET\_OBJECT 및 DUMP\_CREATE\_OBJECT 이벤트를 추적한다고 가정합니다. 이때 숫자 값은 2 및 16이므로 db2.jcc.dumpPool 값으로 18을 지정합니다.

디폴트값은 0입니다. 즉, 전역 전송 풀의 요약 통계만 작성됨을 의미합니다.

### db2.jcc.dumpPoolStatisticsOnSchedule

db2.jcc.dumpPoolStatisticsOnScheduleFile 구성 등록 정보에서 지정한 파일에 전역 전송 풀 통계를 작성하는 간격(초)을 지정합니다. 연결 집중기 및 Sysplex 워크로드 밸런스에서 전역 전송 풀이 사용됩니다.

디폴트값은 -1입니다. 즉, 전역 전송 풀 통계가 작성되지 않음을 의미합니다.

### db2.jcc.dumpPoolStatisticsOnScheduleFile

전역 전송 풀 통계를 작성하는 파일 이름을 지정합니다. 연결 집중기 및 Sysplex 워크로드 밸런스에서 전역 전송 풀이 사용됩니다.

db2.jcc.dumpPoolStatisticsOnScheduleFile 구성 등록 정보를 지정하지 않으면 전역 전송 풀 통계는 작성되지 않습니다.

### **db2.jcc.maxTransportObjectIdleTime**

전역 전송 오브젝트 풀에서 삭제하기 전 사용하지 않은 전송 오브젝트가 풀에 남아 있는 시간(초)을 지정합니다. 연결 집중기 및 Sysplex 워크로드 밸런스에서 전송 오브젝트가 사용됩니다.

db2.jcc.maxTransportObjectIdleTime 구성 등록 정보의 디폴트값은 60입니다. db2.jcc.maxTransportObjectIdleTime을 0 미만의 값으로 설정하면 사용하지 않은 전송 오브젝트가 풀에서 즉시 삭제됩니다. 이 조치로 성능이 상당히 저하될 수 있으므로 이 조치는 권장되지 않습니다.

### **db2.jcc.maxTransportObjectWaitTime**

db2.jcc.maxTransportObjects 값에 도달한 경우 응용프로그램에서 전송 오브젝트를 대기하는 최대 시간(초)을 지정합니다. 연결 집중기 및 Sysplex 워크로드 밸런스에서 전송 오브젝트가 사용됩니다. 응용프로그램이

db2.jcc.maxTransportObjectWaitTime 값보다 오래 대기하는 경우 전역 전송 오브젝트 풀에서 SQLException이 발생합니다.

db2.jcc.maxTransportObjectWaitTime 구성 등록 정보의 디폴트값은 -1입니다. 음수 값은 응용프로그램이 계속 대기함을 의미합니다.

### **db2.jcc.maxTransportObjects**

연결 집중기 및 Sysplex 워크로드 밸런스의 전역 전송 오브젝트 풀에 있는 전송 오브젝트 수의 상한값을 지정합니다. 풀에 있는 전송 오브젝트 수가 db2.jcc.maxTransportObjects 값에 도달하면 db2.jcc.maxTransportObjectIdleTime보다 오래 사용하지 않은 전송 오브젝트는 풀에서 삭제됩니다.

db2.jcc.maxTransportObjects 구성 등록 정보의 디폴트값은 -1입니다. 즉, 전역 전송 오브젝트 풀의 전송 오브젝트 수에 한계가 없음을 의미합니다.

### **db2.jcc.minTransportObjects**

연결 집중기 및 Sysplex 워크로드 밸런스의 전역 전송 오브젝트 풀에 있는 전송 오브젝트 수의 하한값을 지정합니다. JVM을 작성한 경우 풀에는 전송 오브젝트가 없습니다. 전송 오브젝트가 필요한 경우 풀에 추가됩니다. db2.jcc.minTransportObjects 값에 도달하면 전역 전송 오브젝트 풀의 전송 오브젝트 수는 해당 JVM 수명의 db2.jcc.minTransportObjects 값 미만으로 내려가지 않습니다.

db2.jcc.minTransportObjects 구성 등록 정보의 디폴트값은 0입니다. 값이 0 이하인 경우 전역 전송 오브젝트 풀이 빈 상태가 될 수 있음을 의미합니다.

## **연결 집중기 및 Sysplex 워크로드 밸런스의 DB2 Universal JDBC 드라이버 DataSource 등록 정보**

연결 집중기 및 Sysplex 워크로드 밸런스에서 다음의 각 DB2 Universal JDBC 드라이버 DataSource 등록 정보를 사용합니다.

### **enableConnectionConcentrator**

DB2 Universal JDBC 드라이버의 연결 집중기 기능이 사용 가능한지 여부를 표시합니다. 연결 집중기 기능은 z/OS용 DB2 UDB 서버에 연결한 경우에만 사용 가능합니다.

enableConnectionConcentrator 등록 정보의 데이터 유형은 부울입니다. 디폴트값은 false입니다. 그러나 enableSysplexWLB가 true로 설정된 경우 디폴트값은 true입니다.

### **enableSysplexWLB**

DB2 Universal JDBC 드라이버의 Sysplex 워크로드 밸런스 기능이 사용 가능한지 여부를 표시합니다. Sysplex 워크로드 밸런스 기능은 z/OS용 DB2 UDB 서버에 연결한 경우에만 사용 가능합니다.

enableSysplexWLB 등록 정보의 데이터 유형은 부울입니다. 디폴트값은 false입니다. 그러나 enableSysplexWLB가 true로 설정된 경우 enableConnectionConcentrator의 디폴트값은 true로 설정됩니다.

### **maxTransportObjects**

DataSource 오브젝트와 연관된 모든 연결에서 사용 가능한 최대 전송 오브젝트 수를 지정합니다. 연결 집중기 및 Sysplex 워크로드 밸런스에서 전송 오브젝트가 사용됩니다. enableConnectionConcentrator 또는 enableSysplexWLB 등록 정보가 연결 집중기 또는 Sysplex 워크로드 밸런스를 사용하도록 설정되지 않은 경우 maxTransportObjects 값은 무시됩니다.

이 등록 정보의 데이터 유형은 정수(INT)입니다.

maxTransportObjects 값에 도달하지 않고 전송 오브젝트가 전역 전송 오브젝트 풀에서 사용 불가능한 경우 풀에서는 새 전송 오브젝트를 작성합니다.

maxTransportObjects 값에 도달하면 응용프로그램은

db2.jcc.maxTransportObjectWaitTime 구성 등록 정보에서 지정한 시간 동안 대기합니다. 이 시간이 경과한 후 아직 풀에 사용 가능한 전송 오브젝트가 없으면 풀에서 SQLException이 발생합니다.

maxTransportObjects 등록 정보는 db2.jcc.maxTransportObjects 구성 등록 정보를 겹쳐쓰지 않습니다. maxTransportObjects 등록 정보는 다른 DataSource 오브젝트의 연결에 영향을 주지 않습니다. maxTransportObjects 값이

db2.jcc.maxTransportObjects 값보다 크면 maxTransportObjects는 db2.jcc.maxTransportObjects 값을 늘리지 않습니다.

maxTransportObjects 등록 정보의 디폴트값은 -1입니다. 즉, DataSource의 전송 오브젝트 수가 드라이버의 db2.jcc.maxTransportObjects 값으로만 제한됨을 의미합니다.

**WebSphere Application Server에서 DB2 Universal JDBC 드라이버 연결 집중기 및 Sysplex 워크로드 밸런스 기능을 사용 가능하게 하는 예**  
다음 프로시저는 WebSphere® Application Server에서 DB2 Universal JDBC 드라이버 연결 집중기 및 Sysplex 워크로드 밸런스 기능을 사용 가능하게 하는 예입니다.

**전제조건:**

서버 요구사항

- z/OS용 WLM
- OS/390® 및 z/OS용 DB2 UDB, 버전 7 이상

클라이언트 요구사항

- DB2 Universal JDBC 드라이버 FixPak 레벨 10
- WebSphere Application Server, 버전 5.1 이상

**프로시저:**

WebSphere Application Server에서 DB2 Universal JDBC 드라이버 연결 집중기 및 Sysplex 워크로드 밸런스 기능을 사용 가능하게 하려면 다음을 수행하십시오.

1. z/OS의 경우 명령행 처리기에서 UNIX의 경우 시스템 서비스에서 다음 명령을 실행하여 DB2 Universal JDBC 드라이버가 연결 집중기 및 Sysplex 워크로드 밸런스 기능을 지원하는 올바른 레벨인지 검증하십시오.

```
java com.ibm.db2.jcc.DB2Jcc -version
```

출력에서 다음과 유사한 행을 찾으십시오.

```
[ibm][db2][jcc] Driver: IBM DB2 JDBC Universal Driver Architecture n n
```

*n*은 2.7 이상이어야 합니다.

2. 드라이버에서 작성한 모든 DataSource 인스턴스에서 연결 집중기 또는 Sysplex 워크로드 밸런스를 사용 가능하도록 DB2 Universal JDBC 드라이버 구성 등록 정보를 설정하십시오.

DB2JccConfiguration.properties 파일에서 구성 등록 정보를 설정하십시오.

- a. DB2JccConfiguration.properties 파일을 작성하거나 기존의 DB2JccConfiguration.properties 파일을 편집하십시오.

- b. 다음 구성 등록 정보를 설정하십시오.

- db2.jcc.minTransportObjects
- db2.jcc.maxTransportObjects
- db2.jcc.maxTransportObjectWaitTime
- db2.jcc.dumpPool
- db2.jcc.dumpPoolStatisticsOnScheduleFile

다음과 유사한 설정값으로 시작하십시오.

```

db2.jcc.minTransportObjects=0
db2.jcc.maxTransportObjects=1500
db2.jcc.maxTransportObjectWaitTime=-1
db2.jcc.dumpPool=0
db2.jcc.dumpPoolStatisticsOnScheduleFile=
/home/WAS/logs/srv1/poolstats

```

c. DB2JccConfiguration.properties의 디렉토리 경로를 WebSphere Application Server DB2 Universal JDBC 드라이버 클래스 경로에 추가하십시오.

3. 연결 집중기 또는 Sysplex 워크로드 밸런스 기능을 사용 가능하도록 DB2 Universal JDBC 드라이버 데이터 소스 등록 정보를 설정하십시오.

WebSphere Application Server 관리 콘솔에서 응용프로그램이 데이터베이스 서버에 연결할 때 사용할 다음의 데이터 소스 등록 정보를 설정하십시오.

- enableSysplexWLB
- enableConnectionConcentrator
- maxTransportObjects

연결 집중기 기능 및 Sysplex 워크로드 밸런스 기능이 필요하다고 가정하십시오. 다음과 유사한 설정값으로 시작하십시오.

표 26. DB2 Universal JDBC 드라이버 연결 집중기 및 Sysplex 워크로드 밸런스 기능의 데이터 소스 등록 정보 설정에 대한 예

등록 정보	설정
enableSysplexWLB	true <sup>1</sup>
maxTransportObjects	100

주:

1. enableSysplexWLB 등록 정보가 true로 설정되었으므로 enableConnectionConcentrator 등록 정보의 기본값은 true로 설정됩니다.

4. WebSphere Application Server를 재시작하십시오.

### DB2 Universal JDBC 드라이버 연결 집중기 및 Sysplex 워크로드 밸런스 기능을 모니터링하는 방법

DB2 Universal JDBC 드라이버 연결 집중기 및 Sysplex 워크로드 밸런스 기능을 모니터링하려면 전역 전송 오브젝트 풀을 모니터링해야 합니다. 다음 방법 중 하나를 수행하여 전역 전송 오브젝트 풀을 모니터링할 수 있습니다.

- DB2 Universal JDBC 드라이버 구성 등록 정보를 설정하여 시작하는 추적 사용
- API 사용

**전역 전송 오브젝트 풀을 모니터링하는 등록 정보 구성:** db2.jcc.dumpPool, db2.jcc.dumpPoolStatisticsOnSchedule 및 db2.jcc.dumpPoolStatisticsOnScheduleFile 구성 등록 정보는 전역 전송 오브젝트 풀 추적을 제어합니다.

예를 들어 다음과 같이 구성 등록 정보 세트를 설정하면 Sysplex 오류 메시지 및 덤프 풀 오류 메시지가 60초마다 /home/WAS/logs/srv1/poolstats 파일에 작성됩니다.

```
db2.jcc.dumpPool=DUMP_SYSPLEX_MSG|DUMP_POOL_ERROR
db2.jcc.dumpPoolStatisticsOnSchedule=60
db2.jcc.dumpPoolStatisticsOnScheduleFile=/home/WAS/logs/srv1/poolstats
```

풀 통계 파일의 항목은 다음과 같습니다.

```
time Scheduled PoolStatistics npr:2575 nsr:2575 lwroc:439
hwroc:1764 coc:372 aoc:362 rmoc:362 nbr:2872 tbt:857520 tpo:10
```

필드의 의미는 다음과 같습니다.

**npr** 풀 작성 이후 DB2 Universal JDBC 드라이버가 풀에 요청한 총 요청 수.

**nsr** 풀 작성 이후 DB2 Universal JDBC 드라이버가 풀에 요청하여 성공한 요청 수. 성공한 요청은 풀에서 오브젝트를 리턴했음을 의미합니다.

**lwroc** 재사용되지만 풀에 없는 오브젝트 수. 연결 오브젝트가 트랜잭션 바운더리에서 전송 오브젝트를 해제하는 경우 이 상황이 발생합니다. 나중에 연결 오브젝트가 전송 오브젝트를 필요로 하고 원래 전송 오브젝트가 다른 연결 오브젝트에서 사용되지 않은 경우 연결 오브젝트는 해당 전송 오브젝트를 사용할 수 있습니다.

**hwroc** 풀에서 재사용된 오브젝트 수.

**coc** 풀 작성 이후 DB2 Universal JDBC 드라이버에서 작성한 오브젝트 수.

**aoc** db2.jcc.maxTransportObjectIdleTime 구성 등록 정보에서 지정한 대기 시간을 초과하여 풀에서 삭제된 오브젝트 수.

**rmoc** 풀 작성 이후 풀에서 삭제된 오브젝트 수.

**nbr** 풀이 최대 용량에 도달하여 풀을 블록화하도록 DB2 Universal JDBC 드라이버가 풀에 요청한 요청 수. db2.jcc.maxTransportObjectWaitTime 구성 값이 초과되어 예외가 발생하기 전에 오브젝트가 풀로 리턴되면 블록화 요청에 성공할 수 있습니다.

**tbt** 풀에서 블록화된 요청의 총 시간(밀리초). 응용프로그램이 다중 스레드를 사용하는 경우 이 시간은 응용프로그램의 경과된 실행 시간보다 클 수 있습니다.

**tpo** 현재 풀에 있는 오브젝트 수입니다.

**전역 전송 오브젝트 풀을 모니터링하는 API:** 전역 전송 오브젝트 풀에서 통계를 수집하도록 응용프로그램을 작성할 수 있습니다. 해당 응용프로그램에서는 DB2PoolMonitor 클래스에 오브젝트를 작성하고 풀에 대한 정보를 검색하는 메소드를 호출합니다.

예를 들어 다음 코드에서는 전역 전송 오브젝트 풀을 모니터링하는 오브젝트를 작성합니다.

```
| import com.ibm.db2.jcc.DB2PoolMonitor;
| DB2PoolMonitor transportObjectPoolMonitor =
| DB2PoolMonitor.getPoolMonitor (DB2PoolMonitor.TRANSPORT_OBJECT);
```

| DB2PoolMonitor 오브젝트를 작성한 후 다음 메소드를 사용하여 전역 전송 오브젝트 풀을 모니터링할 수 있습니다.

### | **getMonitorVersion**

| 형식:

```
| public int getMonitorVersion()
```

| DB2 Universal JDBC 드라이버와 함께 제공된 DB2PoolMoniotr 클래스의 버전을 검색합니다.

### | **totalRequestsToPool**

| 형식:

```
| public int totalRequestsToPool()
```

| 풀 작성 이후 DB2 Universal JDBC 드라이버가 풀에 요청한 총 요청 수를 검색합니다.

### | **successfullRequestsFromPool**

| 형식:

```
| public int successfullRequestsFromPool()
```

| 풀 작성 이후 DB2 Universal JDBC 드라이버가 풀에 요청하여 성공한 요청 수를 검색합니다. 성공한 요청은 풀에서 오브젝트를 리턴했음을 의미합니다.

### | **numberOfRequestsBlocked**

| 형식:

```
| public int numberOfRequestsBlocked()
```

| 풀이 최대 용량에 도달하여 풀을 블록화하도록 DB2 Universal JDBC 드라이버가 풀에 요청한 요청 수를 검색합니다. db2.jcc.maxTransportObjectWaitTime 구성 값이 초과되어 예외가 발생하기 전에 오브젝트가 풀로 리턴되면 블록화 요청에 성공할 수 있습니다.

### | **totalTimeBlocked**

| 형식:

```
| public long totalTimeBlocked()
```

| 풀에서 블록화된 요청의 총 시간(밀리초)을 검색합니다. 응용프로그램이 다중 스레드를 사용하는 경우 이 시간은 응용프로그램의 경과된 실행 시간보다 클 수 있습니다.

### | **lightWeightReusedObjectCount**

| 형식:

```
| public int lightWeightReusedObjectCount()
```

| 재사용되지만 풀에 없는 오브젝트 수를 검색합니다. 연결 오브젝트가 트랜잭션 바  
| 언더리에서 전송 오브젝트를 해제하는 경우 이 상황이 발생합니다. 나중에 연결 오  
| 브젝트가 전송 오브젝트를 필요로 하고 원래 전송 오브젝트가 다른 연결 오브젝트  
| 에서 사용되지 않은 경우 연결 오브젝트는 해당 전송 오브젝트를 사용할 수 있습  
| 니다.

#### | **heavyWeightReusedObjectCount**

| 형식:

```
| public int heavyWeightReusedObjectCount()
```

| 풀에서 재사용된 오브젝트 수를 검색합니다.

#### | **createdObjectCount**

| 형식:

```
| public int createdObjectCount()
```

| 풀 작성 이후 DB2 Universal JDBC 드라이버에서 작성한 오브젝트 수를 검색합  
| 니다.

#### | **agedOutObjectCount**

| 형식:

```
| public int agedOutObjectCount()
```

| db2.jcc.maxTransportObjectIdleTime 구성 등록 정보에서 지정한 대기 시간을 초  
| 과하여 풀에서 삭제된 오브젝트 수를 검색합니다.

#### | **removedObjectCount**

| 형식:

```
| public int removedObjectCount()
```

| 풀 작성 이후 풀에서 삭제된 오브젝트 수를 검색합니다.

#### | **totalPoolObjects**

| 형식:

```
| public int totalPoolObjects()
```

| 현재 풀에 있는 오브젝트 수입니다.

## **OleDbReportIsLongForLongTypes CLI/ODBC 구성 키워드**

OleDbReportIsLongForLongTypes 키워드는 다음 데이터베이스 서버에서 지원됩니다.

- z/OS용 DB2 UDB 버전 6(PTF UQ93891 포함)
- z/OS용 DB2 UDB 버전 7(PTF UQ93889 포함)
- z/OS용 DB2 UDB 버전 8(PTF UQ93890 포함)

- Linux, Unix 및 Windows용 DB2 UDB 버전 8.2(버전 8.1 FixPak 7과 동일) 이상

**키워드 설명:**

DBCOLUMNFLAGS\_ISLONG을 사용하여 OLE DB 플래그를 LONG 데이터 유형으로 만듭니다.

**db2cli.ini 키워드 구문:**

OleDbReportIsLongForLongTypes = 0 | 1

**동등한 명령문 속성:**

SQL\_ATTR\_REPORT\_ISLONG\_FOR\_LONGTYPES\_OLEDB

**디폴트 설정:**

LONG 유형(LONG VARCHAR, LONG VARCHAR FOR BIT DATA, LONG VARGRAPHIC 및 LONG VARGRAPHIC FOR BIT DATA)에 DBCOLUMNFLAGS\_ISLONG 플래그 세트가 없습니다. 이 플래그 세트를 사용하면 WHERE절에 컬럼이 사용될 수 있습니다.

**사용법 참고:**

OLE DB의 클라이언트 커서 엔진 및 OLE DB .NET Data Provider의 CommandBuilder는 IBM DB2 OLE DB Provider가 제공하는 컬럼 정보에 기초하여 갱신 및 삭제 명령문을 생성합니다. 생성된 명령문의 WHERE절에 LONG 유형이 있는 경우, 등식 연산자가 있는 검색에서 LONG 유형을 사용할 수 없으므로 명령문이 실패합니다. OleDbReportIsLongForLongTypes 키워드를 1로 설정하면 IBM DB2 OLE DB Provider가 DBCOLUMNFLAGS\_ISLONG 플래그 세트에 LONG 유형(LONG VARCHAR, LONG VARCHAR FOR BIT DATA, LONG VARGRAPHIC 및 LONG VARGRAPHIC FOR BIT DATA)을 보고합니다. 그러면 WHERE절에 LONG 컬럼이 사용되지 않습니다.

## OleDbSQLColumnsSortByOrdinal CLI/ODBC 구성 키워드

OleDbSQLColumnsSortByOrdinal 키워드는 다음 데이터베이스 서버에서 지원됩니다.

- z/OS용 DB2 UDB 버전 6(PTF UQ93891 포함)
- z/OS용 DB2 UDB 버전 7(PTF UQ93889 포함)
- z/OS용 DB2 UDB 버전 8(PTF UQ93890 포함)
- Linux, Unix 및 Windows용 DB2 UDB 버전 8.2(버전 8.1 FixPak 7과 동일) 이상

**키워드 설명:**

OLE DB의 IDBSchemaRowset::GetRowset(DBSCHEMA\_COLUMNS)이 ORDINAL\_POSITION 컬럼으로 정렬된 행 세트를 리턴하도록 합니다.

**db2cli.ini** 키워드 구문:

OleDbSQLColumnsSortByOrdinal = 0 | 1

동등한 명령문 속성:

SQL\_ATTR\_SQLCOLUMNS\_SORT\_BY\_ORDINAL\_OLEDB

디폴트 설정:

IDBSchemaRowset::GetRowset(DBSCHEMA\_COLUMNS)이  
TABLE\_CATALOG, TABLE\_SCHEMA, TABLE\_NAME,  
COLUMN\_NAME 컬럼으로 정렬된 행 세트를 리턴합니다.

사용법 참고:

Microsoft OLE DB 스펙에서는 IDBSchemaRowset::GetRowset  
(DBSCHEMA\_COLUMNS)이 TABLE\_CATALOG, TABLE\_SCHEMA,  
TABLE\_NAME, COLUMN\_NAME 컬럼으로 정렬된 행 세트를 리턴해야 합니다. IBM  
DB2 OLE DB Provider는 이 스펙을 따릅니다. 그러나 Microsoft ODBC Bridge  
Provider(MSDASQL)를 사용하는 응용프로그램은 대개 ORDINAL\_POSITION으로 정  
렬된 행 세트를 가져오도록 코드화되었습니다. OleDbSQLColumnsSortByOrdinal 키워  
드를 1로 설정하면 Provider가 ORDINAL\_POSITION으로 정렬된 행 세트를 리턴합  
니다.

## IBM DB2 OLE DB Provider의 DB2 데이터 소스 등록 정보 그룹

IBM DB2 OLE DB Provider에는 DB2 데이터 소스 등록 정보 그룹이 새로 추가되  
었습니다. DB2 데이터 소스의 등록 정보 세트는 DBPROPSET\_DB2DATASOURCE  
입니다.

등록 정보 세트의 GUID는 {0x8a80412a,0x7d94,0x4fec,{0x87,0x3e,0x6c,0xd1,  
0xcd,0x42,0x0d,0xcd}}입니다.

DBPROPSET\_DB2DATASOURCE에는 다음 세 개의 등록 정보가 있습니다.

- DB2PROP\_REPORTISLONGFORLONGTYPES
- DB2PROP\_RETURNCHARASWCHAR
- DB2PROP\_SORTBYORDINAL

### DB2PROP\_REPORTISLONGFORLONGTYPES:

```
#define DB2PROP_REPORTISLONGFORLONGTYPES 4
Property group: DB2 Data Source
Property set: DB2PROPSET_DATASOURCE
Type: VT_BOOL
Typical R/W: R/W
Description: Report IsLong for Long Types
```

OLE DB의 클라이언트 커서 엔진 및 OLE DB .NET Data Provider의 CommandBuilder는 IBM DB2 OLE DB Provider가 제공하는 컬럼 정보에 기초하여 갱신 및 삭제 명령문을 생성합니다. 생성된 명령문의 WHERE절에 LONG 유형이 있는 경우, 등식 연산자가 있는 검색에서 LONG 유형을 사용할 수 없으므로 명령문이 실패합니다.

표 27. DB2PROP\_REPORTISLONGFORLONGTYPES 값

값	의미
VARIANT_TRUE	IBM DB2 OLE DB Provider가 DBCOLUMNFLAGS_ISLONG 플래그 세트로 LONG 유형(LONG VARCHAR, LONG VARCHAR FOR BIT DATA, LONG VARGRAPHIC 및 LONG VARGRAPHIC FOR BIT DATA)을 보고하도록 합니다. 그러면 WHERE절에 LONG 컬럼이 사용되지 않습니다.
VARIANT_FALSE	DBCOLUMNFLAGS_ISLONG은 LONG VARCHAR, LONG VARCHAR FOR BIT DATA, LONG VARGRAPHIC 및 LONG VARGRAPHIC FOR BIT DATA에 대해 설정되지 않습니다. 이는 디폴트값입니다.

### DB2PROP\_RETURNCHARASWCHAR:

```
#define DB2PROP_RETURNCHARASWCHAR 2
Property group: DB2 Data Source
Property set: DB2PROPSET_DATASOURCE
Type: VT_BOOL
Typical R/W: R/W
Description: Return Char as WChar
```

표 28. DB2PROP\_RETURNCHARASWCHAR 값

값	의미
VARIANT_TRUE	OLE DB가 CHAR, VARCHAR, LONG VARCHAR 또는 CLOB 유형의 컬럼을 DBTYPE_WSTR로 설명합니다. ISequentialStream에 함축된 데이터의 코드 페이지는 UCS-2가 됩니다. 이는 디폴트값입니다.
VARIANT_FALSE	OLE DB가 CHAR, VARCHAR, LONG VARCHAR 또는 CLOB 유형의 컬럼을 DBTYPE_STR로 설명합니다. ISequentialStream에 함축된 데이터의 코드 페이지는 클라이언트의 로컬 코드 페이지가 됩니다.

### DB2PROP\_SORTBYORDINAL:

```
#define DB2PROP_SORTBYORDINAL 3
Property group: DB2 Data Source
Property set: DB2PROPSET_DATASOURCE
Type: VT_BOOL
Typical R/W: R/W
Description: Sort By Ordinal
```

Microsoft OLE DB 스펙에서는 IDBSchemaRowset::GetRowset (DBSCHEMA\_COLUMNS)이 TABLE\_CATALOG, TABLE\_SCHEMA, TABLE\_NAME, COLUMN\_NAME 컬럼으로 정렬된 행 세트를 리턴해야 합니다. IBM DB2 OLE DB Provider는 이 스펙을 따릅니다. 그러나 Microsoft ODBC Bridge Provider(MSDASQL)를 사용하는 응용프로그램은 대개 ORDINAL\_POSITION으로 정

렬된 행 세트를 가져오도록 코드화되었습니다.


표 29. DB2PROP\_SORTBYORDINAL 값

값	의미
VARIANT_TRUE	Provider가 ORDINAL_POSITION로 정렬된 행 세트를 리턴하도록 합니다.
VARIANT_FALSE	Provider가 TABLE_CATALOG, TABLE_SCHEMA, TABLE_NAME, COLUMN_NAME로 정렬된 행 세트를 리턴하도록 합니다. 이는 디폴트값입니다.

## DB2Binder 구문 다이어그램의 올바른지 않은 URL 구문

"IDB2 Universal JDBC 드라이버 설치" 주제에 DB2Binder 구문 다이어그램이 DB2 Universal JDBC 드라이버의 URL 구문이 올바른지 않게 정의되어 있습니다. DB2Binder의 올바른 URL 구문 표현은 다음 다이어그램과 같습니다.

**DB2Binder 구문:**



## DB2 Universal JDBC 드라이버 클라이언트 리라우팅

Linux, UNIX 및 Windows용 DB2 Universal Database(UDB)의 자동 클라이언트 리라우팅 기능을 사용하면 클라이언트 응용프로그램이 서버와의 통신 손실을 복구하여 최소의 인터럽트로 계속 작업할 수 있습니다.

서버 잠금이 발생할 때마다 해당 서버에 연결된 각각의 클라이언트는 통신 오류를 수신하며, 이에 따라 연결이 종료되고 응용프로그램 오류가 발생합니다. 사용 가능성이 중요한 경우, 중복 설정 또는 장애 복구 지원을 받아야 합니다. (장애 복구는 다른 서버가 실패할 경우 한 서버가 조작을 넘겨 받는 기능입니다.) 어느 경우에서도, DB2 Universal JDBC 드라이버 클라이언트는 장애 복구 노드에서 실행 중일 수 있는 원래 서버나 새 서버와의 연결을 재설정하려고 합니다. 연결을 재설정할 때, 응용프로그램은 트랜잭션 실패를 알리는 SQLException을 수신하지만 다음 트랜잭션으로 계속할 수 있습니다.

**제한사항:**

- DB2 Universal JDBC 드라이버 클라이언트 리라우트 지원은 javax.sql.DataSource 인터페이스를 사용하는 연결에 대해서만 사용 가능합니다.
- 클라이언트 응용프로그램이 통신 손실을 복구하기 전에 대체 서버 위치를 서버에 지정해야 합니다. 데이터베이스 관리자는 UPDATE ALTERNATE SERVER FOR DATABASE 명령으로 대체 서버를 지정합니다.

**프로시저:**

데이터베이스 관리자가 서버 인스턴스에서 특정 데이터베이스에 대체 서버 위치를 지정하고 나면, 연결할 때 기본 및 대체 서버 위치가 다시 클라이언트에 리턴됩니다. DB2 Universal JDBC 드라이버는 참조 가능한 오브젝트 DB2ClientRerouteServerList의 인스턴스를 작성하고 이 인스턴스를 임시 메모리에 저장합니다. 통신이 손실되면, DB2 Universal JDBC 드라이버는 서버에서 리턴된 서버 정보를 사용하여 연결을 재설정합니다.

clientRerouteServerListJNDIName DataSource 등록 정보는 클라이언트에서 추가 클라이언트 리라우트 지원을 제공합니다. clientRerouteServerListJNDIName에는 두 가지 기능이 있습니다.

- JVM 사이에 대체 서버 정보를 지속시킬 수 있습니다.
- 데이터베이스 서버와의 첫 번째 연결이 실패할 경우 대체 서버 위치를 제공합니다.

clientRerouteServerListJNDIName은 대체 서버 정보의 JNDI 저장소에서 DB2ClientRerouteServerList 인스턴스에 대한 JNDI 참조를 식별합니다. 기본 서버에 연결되고 나면, clientRerouteServerListJNDIName이 제공하는 대체 서버 정보 위에 서버에서 제공하는 정보가 겹쳐서 쓰여집니다. clientRerouteServerListJNDIName 등록 정보가 정의된 경우, DB2 Universal JDBC 드라이버는 장애 복구 후 갱신된 정보를 JNDI 저장소로 전파합니다. clientRerouteServerListJNDIName을 지정한 경우, DB2ClientRerouteServerList에 지정된 1차 서버 정보가 연결에 사용됩니다. 1차 서버를 지정하지 않으면, 데이터 소스에 지정된 serverName 정보가 사용됩니다.

DB2ClientRerouteServerList는 네 개의 등록 정보가 있는 직렬 가능한 Java Bean입니다.

- alternateServerName
- alternatePortNumber
- primaryServerName
- primaryPortNumber

이러한 등록 정보에 액세스하기 위한 Getter 및 Setter 메소드가 제공됩니다. DB2ClientRerouteServerList 클래스의 정의는 다음과 같습니다.

```
package com.ibm.db2.jcc;
public class DB2ClientRerouteServerList
 implements java.io.Serializable,
 javax.naming.Referenceable
```

```

{
 public String[] alternateServerName;
 public synchronized void
 setAlternateServerName(String[] alternateServer);
 public String[] getAlternateServerName();
 public int[] alternatePortNumber;
 public synchronized void
 setAlternatePortNumber(int[] alternatePortNumberList);
 public int[] getAlternatePortNumber();

 public synchronized void
 setPrimaryServerName (String primaryServerName);
 public String getPrimaryServerName ();
 public synchronized void setPrimaryPortNumber (int primaryPortNumber)
 public int getPrimaryPortNumber ();
}

```

새로 설정된 장애 복구 연결은 원래 데이터 소스 등록 정보로 구성되지만 서버 이름 및 포트 번호가 다릅니다. 또한 원래 연결 중 수정된 임의의 DB2 UDB 특수 레지스터가 DB2 Universal Driver JDBC 드라이버로 장애 복구 연결에서 다시 설정됩니다.

통신이 실패할 경우, DB2 Universal JDBC 드라이버는 먼저 기본 서버로의 복구를 시도합니다. 실패 복구가 실패할 경우, 드라이버는 대체 위치에 대한 연결을 시도합니다 (장애 복구). 연결이 재설정된 후, 드라이버는 응용프로그램에 SQLCODE -4498과 함께 java.sql.SQLException을 발생시켜 응용프로그램에 대체 서버의 연결이 자동으로 재설정되었음을 나타냅니다. 그러면 응용프로그램이 그 트랜잭션을 재시도할 수 있습니다.

### DB2ClientRerouteServerList의 지속 설정을 위한 프로시저:

DB2ClientRerouteServerList를 지속적으로 만들도록 스토리지를 설정하려면 다음 단계를 수행하십시오.

1. DB2ClientRerouteServerList 인스턴스를 작성한 후 해당 인스턴스를 JNDI 레지스트리로 바인드하십시오. 예를 들면, 다음과 같습니다.

```

// Create a starting context for naming operations
InitialContext registry = new InitialContext();
// Create a DB2ClientRerouteServerList object
DB2ClientRerouteServerList address=new DB2ClientRerouteServerList();

// Set the port number and server name for the primary server
address.setPrimaryPortNumber(50000);
address.setPrimaryServerName("mvs1.sj.ibm.com");

// Set the port number and server name for the alternate server
int[] port = {50002};
String[] server = {"mvs3.sj.ibm.com"};
address.setAlternatePortNumber(port);
address.setAlternateServerName(server);

registry.rebind("serverList", address);

```

2. DB2ClientRerouteServerList 오브젝트의 JNDI 이름을 DataSource 등록 정보 clientRerouteServerListJNDIName에 지정하십시오. 예를 들면, 다음과 같습니다.

```
datasource.setClientRerouteServerListJNDIName("serverList");
```

## DB2 Universal JDBC 드라이버 구성 등록 정보 사용자 정의

DB2 Universal JDBC 드라이버 구성 등록 정보를 사용하여 드라이버 전체 범위의 등록 정보 값을 설정할 수 있습니다. 이 설정은 응용프로그램과 데이터 소스 인스턴스에 적용됩니다. 응용프로그램 소스 코드나 데이터 소스 특성을 변경하지 않고도 설정을 변경할 수 있습니다.

각 DB2 Universal JDBC 드라이버 구성 등록 정보 설정 양식은 다음과 같습니다.

*property=value*

구성 등록 정보가 `db2.jcc.override`로 시작할 경우, 구성 등록 정보는 모든 연결에 적용 가능하며 동일 등록 정보 이름을 갖는 연결 또는 데이터 소스 등록 정보를 대체합니다. 구성 등록 정보가 `db2.jcc` 또는 `db2.jcc.default`로 시작할 경우, 구성 등록 정보 값이 디폴트값입니다. 연결 또는 데이터 소스 등록 정보 설정은 이 값보다 우선합니다.

### 프로시저:

구성 등록 정보를 설정하려면 다음을 수행하십시오.

- Java 시스템 등록 정보로 구성 등록 정보를 설정하십시오. 이 설정은 다른 설정보다 우선합니다.

독립형 Java 응용프로그램의 경우, **java** 명령을 실행할 때 구성 등록 정보마다 `-Dproperty=value`를 지정하여 구성 등록 정보를 Java 시스템 등록 정보로 설정할 수 있습니다.

- `db2.jcc.propertiesFile` Java 시스템 등록 정보에 이름을 지정하는 자원에서 구성 등록 정보를 설정하십시오. 예를 들어, `db2.jcc.propertiesFile` 값에 대해 절대 경로 이름을 지정할 수 있습니다.

독립형 Java 응용프로그램의 경우, **java** 명령을 실행할 때 `-Ddb2.jcc.propertiesFile=path`를 지정하여 구성 등록 정보를 설정할 수 있습니다.

- `DB2JccConfiguration.properties` 자원에서 구성 등록 정보를 설정하십시오. 표준 Java 자원 검색이 `DB2JccConfiguration.properties`를 찾는 데 사용됩니다. DB2 Universal JDBC 드라이버는 사용자가 `db2.jcc.propertiesFile` Java 시스템 등록 정보를 설정하지 않은 경우에만 이 자원을 검색합니다.

`DB2JccConfiguration.properties`는 독립형 파일이 되거나 JAR 파일에 포함될 수 있습니다.

`DB2JccConfiguration.properties`가 표준 파일일 경우, `DB2JccConfiguration.properties`의 경로는 `CLASSPATH` 병합에 있어야 합니다.

DB2JccConfiguration.properties가 JAR 파일에 있을 경우, JAR 파일은 CLASSPATH 병합에 있어야 합니다.

다음 DB2 Universal JDBC 드라이버 구성 등록 정보를 설정할 수 있습니다. 모든 등록 정보는 선택적입니다.

#### **db2.jcc.override.traceFile**

Java 드라이버 코드에 대한 DB2 Universal JDBC 드라이버 추적을 사용하도록 하고 추적 파일 이름이 기초로 하는 이름을 지정합니다.

db2.jcc.override.traceFile 등록 정보 값에 대한 완전한 파일 이름을 지정하십시오.

db2.jcc.override.traceFile 등록 정보는 연결 또는 데이터 소스 오브젝트에 대한 traceFile 등록 정보 보다 우선합니다.

예를 들어, db2.jcc.override.traceFile에 대해 다음 설정을 지정하면 /SYSTEM/tmp/jdbctrace 파일에 대한 DB2 Universal JDBC 드라이버 Java 코드 추적이 사용됩니다.

```
db2.jcc.override.traceFile=/SYSTEM/tmp/jdbctrace
```

IBM 고객만족센터의 지시 하에 추적 등록 정보를 설정해야 합니다.

#### **db2.jcc.sqljUncustomizedWarningOrException**

사용자에 맞게 정의하지 않은 SQLJ 응용프로그램이 실행될 때 DB2 Universal JDBC 드라이버가 취하는 조치를 지정합니다.

db2.jcc.sqljUncustomizedWarningOrException은 다음 값을 가질 수 있습니다.

- 0**     사용자에 맞게 정의하지 않은 SQLJ 응용프로그램이 실행될 때 DB2 Universal JDBC 드라이버는 경고 또는 예외를 생성하지 않습니다. 이는 디폴트값입니다.
- 1**     사용자에 맞게 정의하지 않은 SQLJ 응용프로그램이 실행될 때 DB2 Universal JDBC 드라이버는 경고를 생성합니다.
- 2**     사용자에 맞게 정의하지 않은 SQLJ 응용프로그램이 실행될 때 DB2 Universal JDBC 드라이버는 예외를 생성합니다.

### **db2secFreeToken 함수 제거**

db2secFreeToken 함수(토큰이 보유하는 여유 메모리)는 더 이상 db2secGssapiServerAuthFunctions\_1 사용자 인증 플러그인 API의 일부가 아닙니다.

## 사용자 정의 보안 플러그인을 주의하여 전개

보안 플러그인의 전개를 적절하게 코드화, 검토 및 테스트하지 않으면, DB2 Universal Database(UDB) 설치의 무결성이 손상될 수 있습니다. DB2 UDB는 일반 유형의 여러 실패를 방지하기 위해 주의하지만, 사용자 작성 보안 플러그인이 전개된 경우에는 완전한 무결성을 보장할 수 없습니다.

## 보안 플러그인

사용자 고유의 사용자 정의 보안 플러그인을 사용 중이면, CLP 또는 동적 SQL문을 통해 발행한 연결 명령문에서 255자까지 사용자 ID를 사용할 수 있습니다.

## 보안 플러그인 API

db2secGetGroupsForUser, db2secValidatePassword 및 db2secGetAuthIDs API의 경우, 입력 매개변수 *dbname*이 널(NULL)이 될 수 있으며 해당되는 길이 입력 매개변수 *dbnamelen*은 0으로 설정됩니다.

## 보안 플러그인 이름 지정 규칙(Linux 및 UNIX)

.so는 이제 모든 Linux 및 UNIX 플랫폼에서 사용자 작성 보안 플러그인 라이브러리의 파일 이름 확장자로 승인됩니다.

AIX에서 보안 플러그인 라이브러리는 확장자로 .a 또는 .so를 가질 수 있습니다. 두 개의 플러그인 라이브러리 버전 모두 존재할 경우, .a 버전이 사용됩니다.

PA-RISC의 HP-UX 경우, 보안 플러그인 라이브러리 확장자는 .sl 또는 .so가 될 수 있습니다. 두 개의 플러그인 라이브러리 버전 모두 존재할 경우, .sl 버전이 사용됩니다.

다른 모든 Linux 및 UNIX 플랫폼에서 .so는 보안 플러그인 라이브러리에 대해 지원되는 유일한 파일 이름 확장자입니다.

## 보안 플러그인 라이브러리에 대한 제한사항

AIX에서 보안 플러그인 라이브러리는 파일 이름 확장자로 .a 또는 .so를 가질 수 있습니다. 플러그인 라이브러리를 로드하기 위해 사용되는 메커니즘은 사용되는 확장자에 따라 다릅니다.

### 파일 이름 확장자가 .a인 플러그인 라이브러리

파일 이름 확장자가 .a인 플러그인 라이브러리는 공유 오브젝트 구성원을 포함하는 아카이브인 것으로 간주됩니다. 이 구성원의 이름은 *shr.o*(32비트) 또는 *shr64.o*(64비트)여야 합니다. 단일 아카이브는 32비트와 64비트 둘 다 포함할 수 있으므로, 두 유형의 플랫폼에서 전개할 수 있습니다.

예를 들어, 32비트 아카이브 스타일 플러그인 라이브러리를 빌드하려면 다음을 입력하십시오.

```
xlc_r -qmkshrobj -o shr.o MyPlugin.c -bE:MyPlugin.exp
ar rv MyPlugin.a shr.o
```

파일 이름 확장자가 `.so`인 플러그인 라이브러리

파일 이름 확장자가 `.so`인 플러그인 라이브러리는 동적으로 로드 가능한 공유 오브젝트일 것으로 간주됩니다. 이러한 오브젝트는 빌드할 때 사용된 컴파일러 및 링커 옵션에 따라 32비트 또는 64비트가 됩니다. 예를 들어, 32비트 플러그인 라이브러리를 빌드하려면 다음을 입력하십시오.

```
xlc_r -qmkshrobj -o MyPlugin.so MyPlugin.c -bE:MyPlugin.exp
```

AIX가 아닌 다른 모든 플랫폼에서는 보안 플러그인 라이브러리가 항상 동적으로 로드 가능한 공유 오브젝트일 것으로 간주됩니다.

## GSS-API 보안 플러그인에서 지원되지 않는 다중 플로우 인증

GSS-API 인증은 클라이언트에서 서버로 한 토큰을 이동하고 서버에서 클라이언트로 한 토큰을 이동하도록 제한됩니다. 이러한 토큰은 클라이언트의 `gss_init_sec_context()` 및 서버의 `gss_accept_sec_context()`에서 획득됩니다. GSS-API 플러그인이 추가 플로우를 시도하면 보안 플러그인의 예기치 않은 오류가 생성되므로 연결에 실패합니다.

## GSS-API 보안 플러그인에서 지원되지 않는 메시지 암호화 및 서명

GSS-API 보안 플러그인에서는 메시지 암호화 및 서명이 사용 불가능합니다.

## 독립형 응용프로그램에서 트랜잭션의 내재된 종료

모든 응용프로그램 종료(정상 및 비정상)는 운영 체제에 관계 없이 미해결 작업 단위를 내재적으로 롤백합니다.

## 분산 트랜잭션 지원

DB2 Universal Database(UDB) 버전 8.2의 새로운 기능 문서에서 DB2 Universal JDBC 드라이버 항상 절의 분산 트랜잭션 지원 정보가 올바르지 않습니다. 이 절의 마지막 부분이 올바르지 않습니다. 올바른 정보는 다음과 같습니다.

현재 DB2 UDB 버전 8.2는 XA 스펙을 준수하는 분산 트랜잭션 프로세싱에 대한 지원을 제공합니다. 이 지원은 Java 2 Platform, Enterprise Edition(J2EE) Java Transaction Service(JTS) 및 Java Transaction API(JTA) 스펙을 구현합니다.

---

## 응용프로그램 개발: 프로그래밍 서버 응용프로그램

### 다중 결과 세트 CLR(Common Language Runtime) 프로시저

CLR 프로시저가 리턴할 수 있는 최대 결과 세트 수는 제한됩니다. 이 한계 값은 DB2 .NET Data Provider가 한 연결 내에서 동시에 열 수 있는 DB2DataReader 오브젝트의 최대 수에 의해 결정됩니다. 동시 활성 데이터 판독기 지원을 통해 여러

DB2DataReader 오브젝트를 한 연결 내에서 열 수 있습니다. 그러므로 한 CLR 프로 시저에서 여러 결과 세트를 리턴할 수 있습니다.

## CLR 루틴 실행 제어 모드(EXECUTION CONTROL 절)

데이터베이스 관리자 또는 응용프로그램 개발자로서, 런타임시 루틴의 조치를 제한하여 원하지 않는 간섭으로부터 DB2 Universal Database(UDB) 외부 루틴과 연관되는 어셈블리를 보호할 수 있습니다. DB2 .NET CLR 루틴은 런타임에서 루틴이 수행할 수 있는 조치 유형을 식별하는 실행 제어 모드 스펙을 지원합니다. 런타임시, DB2 UDB 가 루틴이 지정된 실행 제어 모드 범위를 벗어나서 조치를 수행하려고 하는지 발견할 수 있습니다. 이는 어셈블리 손상 여부를 판별할 때 유용합니다.

CLR 루틴의 실행 제어 모드를 설정하려면 루틴의 CREATE문에 선택적 EXECUTION CONTROL절을 지정하십시오. 유효한 모드는 다음과 같습니다.

- SAFE
- FILEREAD
- FILEWRITE
- NETWORK
- UNSAFE

기존 CLR 루틴에서 실행 제어 모드를 수정하려면, ALTER PROCEDURE 또는 ALTER FUNCTION문을 실행하십시오.

CLR 루틴에 대해 EXECUTION CONTROL절을 지정하지 않은 경우, 디폴트로 CLR 루틴은 제한된 실행 제어 모드 SAFE를 사용하여 실행합니다. 이 실행 제어 모드로 작성된 루틴은 데이터베이스 관리 프로그램이 제어하는 자원에만 액세스할 수 있습니다. 덜 제한되는 실행 제어 모드를 사용하면 루틴이 로컬 파일 시스템(FILEREAD 또는 FILEWRITE)이나 네트워크에서 파일에 액세스할 수 있습니다. 실행 제어 모드 UNSAFE는 루틴 동작에 대해 어떤 제한도 발생하지 않음을 지정합니다. UNSAFE 실행 제어 모드에서 정의된 루틴은 2진 코드를 실행할 수 있습니다.

이러한 제어 모드는 허용 가능한 조치 계층 구조를 표시하며, 상위 레벨 모드에는 계층 구조에서 이 모드 아래에서 허용되는 조치가 포함됩니다. 예를 들어, 실행 제어 모드 NETWORK는 루틴이 네트워크의 파일, 로컬 파일 시스템의 파일 및 데이터베이스 관리 프로그램 제어를 받는 자원에 액세스할 수 있도록 허용합니다. 가능하면 가장 제한적인 실행 제어 모드를 사용하고 UNSAFE 모드는 사용하지 마십시오.

DB2 UDB가 런타임에서 CLR 루틴이 실행 제어 모드 범위 밖에서 조치를 시도하고 있음을 발견하면, DB2 UDB는 오류(SQLSTATE 38501)를 리턴합니다.

EXECUTION CONTROL절은 LANGUAGE CLR 루틴에 대해서만 지정할 수 있습니다. EXECUTION CONTROL절의 적용 가능성 범위는 .NET CLR 루틴 자체로 제한되며, 호출할 수 있는 다른 로틴으로 확장되지 않습니다.

## CLR(Common language runtime) 루틴에서 최대 10진수 정밀도 및 스케일

DB2 Universal Database(UDB)에서 DECIMAL 데이터 유형은 31 자릿수 정밀도와 28 자릿수 스케일로 표시됩니다. .NET CLR System.Decimal 데이터 유형은 29 자릿수 정밀도와 28 자릿수 스케일로 제한됩니다. 따라서 DB2 UDB 외부 CLR 루틴은 29 자릿수 정밀도와 28 자릿수 스케일을 사용하여 표시할 수 있는 최상위 값인  $(2^{96})-1$  보다 큰 값을 System.Decimal 데이터 유형 변수에 지정할 수 없습니다. 이러한 지정이 발생하면 DB2 UDB는 런타임 오류(SQLSTATE 22003, SQLCODE -413)를 발생시킵니다.

루틴 CREATE문이 실행될 때 28보다 큰 스케일을 사용하여 DECIMAL 데이터 유형 매개변수를 정의한 경우, DB2 UDB는 오류(SQLSTATE 42611, SQLCODE -604)를 발생시킵니다.

---

## 명령 참조서

### REORGCHK 명령

REORGCHK 명령에서 사용하는 인덱스 통계 공식이 개정되었습니다. 다음은 새 공식 및 해당 설명입니다.

- 공식 F5:

$$100 * (KEYS * (ISIZE + LEAF\_REC\_OVERHEAD) + (CARD - KEYS) * DUPKEYSIZE) / ((NLEAF - NUM EMPTY LEAFS - 1) * (INDEXPAGESIZE - 96) > MIN(50, (100 - PCTFREE)))$$

여기서 LEAF\_REC\_OVERHEAD는 9이고 DUPKEYSIZE는 5입니다.

PCTFREE가 50을 초과하는 경우 인덱스에 PCTFREE% 여유 공간을 초과하거나, 인덱스의 여유 공간 비율이 50%를 초과하는 경우 재구성을 권장합니다. 이 공식은 NLEAF - NUM EMPTY LEAFS - 1의 값이 0보다 큰 경우에만 체크됩니다. 할당된 마지막 리프 페이지는 일반적으로 채워지지 않으므로 NLEAF 값에서 1을 뺍니다.

- 공식 F6:

$$(100 - PCTFREE) * [ \text{Floor}((100 - \min(10, PCTFREE)) / 100 * (INDEXPAGESIZE - 96) / (ISIZE + NONLEAF\_REC\_OVERHEAD)) ** (NLEVELS - 2) ]$$

$$* (INDEXPAGESIZE - 96) / \\ (KEYS * (ISIZE + LEAF_REC_OVERHEAD) \\ + (CARD - KEYS) * DUPKEYSIZE) < 100$$

여기서 NONLEAF\_REC\_OVERHEAD는 12입니다.

인덱스 재작성 여부를 판별하면 트리 레벨이 더 낮아집니다. 이 공식에서는 현재 트리보다 한 단계 레벨이 낮은 인덱스 트리 공간 크기와 필요한 공간 크기 사이의 비율을 체크합니다. 한 단계 낮은 트리를 작성한 경우 계속 PCTFREE가 사용 가능하면 재구성하는 것이 좋습니다. 인덱스 항목의 실제 수는 NLEVELS - 1 인덱스 트리가 처리할 수 있는 항목 수의 90%(또는 100 - PCTFREE)보다 커야 합니다 (NLEVELS > 1인 경우에만 확인됨).

주: 모든 공식은 통계에 기반합니다. 통계 및 이 공식의 결과는 예상값일 뿐입니다. 이 정보를 염두에 두고 REORGCHK의 결과를 검토해야 합니다.

## REORG INDEXES/TABLE 명령

인덱스 또는 테이블을 재구성합니다.

REORG INDEXES ALL FOR TABLE 테이블 이름 옵션은 인덱스 데이터를 단편화되지 않은 물리적으로 연속된 페이지로 재빌드하여 테이블에 정의된 모든 인덱스를 재구성합니다. 인덱스 옵션에서 CLEANUP ONLY 옵션을 지정하면 인덱스를 재빌드하지 않고 인덱스를 정리합니다. 선언된 임시 테이블의 인덱스에서 이 명령을 사용하면 SQLSTATE 42995 오류가 리턴됩니다.

REORG TABLE 테이블 이름 옵션은 단편화된 데이터를 제거하도록 행을 재구성하고 정보를 압축하여 테이블을 재구성합니다. 다음 두 가지 방법 중 하나를 사용하여 테이블을 재구성합니다.

클래식 첫 번째 재구성 단계에서 데이터에 대한 제한된 읽기 전용 액세스만 허용합니다.

### 올바른 위치

재구성을 통해 데이터에 액세스할 수 있지만 데이터를 완벽히 정렬하지는 않습니다. 올바른 위치 테이블 재구성은 유형 2 인덱스를 포함하고 확장된 인덱스는 포함하지 않는 테이블에서만 허용됩니다.

재구성 유형을 선택할 경우, 테이블을 재구성한 후 테이블의 인덱스가 재빌드됩니다. 그러나 올바른 위치 방법을 사용하는 경우 인덱스는 불완전하게 재구성되므로 나중에 인덱스를 재구성하여 인덱스 단편화를 줄이고 인덱스 오브젝트 공간을 개정해야 합니다.

예:

DB2 UDB(Universal Database) 버전 7의 디폴트값과 마찬가지로 클래식(오프라인) REORG TABLE의 경우 다음 명령을 입력하십시오.

```
db2 reorg table employee index empid allow no access indexscan
longlobdata
```

주: 디폴트값은 DB2 UDB 버전 8과 다릅니다.

#### 주의사항:

DB2 UDB에서는 테이블을 재구성하는 두 가지 메소드인 클래식 및 올바른 위치를 제공합니다. 일반적으로 클래식 테이블 재구성이 더 빠르지만 재구성하는 동안 테이블에 대한 쓰기 액세스 없이 응용프로그램이 기능하는 경우에만 사용되어야 합니다. 사용자 환경에서 이 제한사항을 허용하지 않는 경우 해당 위치의 재구성 속도는 더 느리지만 정상 데이터 액세스가 계속되는 동안 백그라운드에서 재구성을 수행할 수 있습니다.

클래식 테이블 재구성은 특히 LOB 또는 LONG 데이터를 재구성하지 않아도 되는 경우 가장 빨리 테이블을 재구성합니다. 또한 테이블이 재구성되면 인덱스가 완벽한 순서로 재빌드됩니다. 읽기 전용 응용프로그램은 재구성의 마지막 단계를 제외하고 테이블의 원래 사본에 액세스할 수 있습니다. 이때 마지막 단계에서는 영구 테이블로 테이블 음영본을 대체하고 인덱스를 재빌드합니다.

올바른 위치 테이블 재구성은 속도가 느리고 데이터를 완벽하게 정렬하지 않습니다. 그러나 재구성 동안 응용프로그램이 테이블에 액세스할 수 있습니다. 또한 사용자에게 적절한 권한이 있으면 해당 사용자가 스키마 및 테이블 이름을 사용하여 올바른 위치 테이블 재구성을 일시정지시킨 후 나중에 재개할 수 있습니다.

#### 갱신된 제한사항:

REORG 유틸리티에서는 별칭 사용을 지원하지 않습니다.

- REORG TABLE 명령은 선언된 임시 테이블에서 지원되지 않습니다.
- REORG TABLE 명령은 뷰에서 사용될 수 없습니다.
- 테이블 재구성은 범위로 클러스터된 테이블과 호환되지 않습니다. 이는 이 테이블의 범위 영역이 항상 클러스터되어 있기 때문입니다.
- 오프라인 테이블 재구성에서는 재구성을 수행하는 동안 테이블이 상주하는 테이블 스페이스의 온라인 백업 조작을 시작할 수 없습니다.
- SMS 테이블의 온라인 테이블 재구성에서는 재구성을 수행하는 동안 테이블이 상주하는 테이블 스페이스의 온라인 백업 조작을 시작할 수 없습니다.
- DMS 테이블의 온라인 테이블 재구성에서는 재구성을 수행하는 동안 테이블이 상주하는 테이블 스페이스의 온라인 백업 조작을 시작할 수 있습니다. 자르는 단계 동안 재구성 조작의 잠금 대기가 발생할 수 있습니다.
- REORG TABLE은 인덱스 확장에 기반한 인덱스를 사용할 수 없습니다.

## BACKUP DATABASE 명령

### 주의사항:

다음 제한사항에 주의하십시오.

- 테이블 스페이스가 같은 테이블에서 온라인으로 재구성하는 경우 DMS 테이블 스페이스에서 온라인 백업 작업을 시작할 수 있습니다. 자르는 단계 동안 재구성 작업의 잠금 대기가 발생할 수 있습니다.
- 테이블 스페이스가 같은 테이블에서 온라인으로 재구성하는 경우 SMS 테이블 스페이스에서 온라인 백업 작업을 시작할 수 없습니다. 두 작업 모두 배타적 잠금이 필요합니다.

## 데이터베이스 이주

### 제한사항:

버전 8 문서에서 데이터베이스가 DB2 UDB 버전 8 FixPak 레벨로 이주된 경우, 데이터베이스 이주가 필요하지 않다고 모호하게 설명하고 있습니다. 정확하게 설명하면 데이터베이스가 버전 8 레벨(버전 8.1, 8.2 또는 후속 FixPak)인 경우, FixPak 간에 데이터베이스 이주가 필요하지 않습니다. 버전 8.2에서는 데이터베이스 디렉토리 파일 구조가 변경되었으므로 버전 7 또는 8.1에서 버전 8.2로 업그레이드하는 경우 이주가 자동으로 실행됩니다. 그러나 버전 8.2에서 버전 8.1로 돌아가는 경우에는 **db2demigdb**를 실행하여 데이터베이스 디렉토리 파일 구조를 복원시켜야 합니다. 파일 구조를 복원시키지 않으면 데이터베이스에 액세스할 때 오류 SQL10004가 발생합니다.

## db2inidb - 미러링된 데이터베이스 명령 초기화

`db2inidb database as mirror` 명령을 발행하기 전에 `db2 connect to database` 명령을 발행하지 마십시오.

데이터베이스를 초기화하기 전에 분리된 미러 데이터베이스에 대한 연결을 시도하면 롤 포워드 복구에 필요한 로그 파일이 지워집니다.

이 연결은 데이터베이스를 일시중단했을 때의 상태로 데이터베이스를 다시 설정합니다. 데이터베이스가 일시중단되었을 때와 일관되게 표시되는 경우, DB2 Universal Database는 응급 복구가 필요하지 않다고 결론을 내리고 향후 사용을 위해 로그를 비웁니다. 이런 경우, 롤 포워드를 시도하면 SQL4970 오류가 발생합니다.

## db2iupdt 명령에 대한 사용 참고사항

버전 8.2부터 **db2iupdt** 명령을 사용하여 DB2 Universal Database 인스턴스를 갱신할 때 먼저 인스턴스에 대해 실행 중인 모든 DB2 프로세스를 중지해야 합니다.

## db2sqljcustomize 명령에 대한 새 매개변수

db2sqljcustomize 명령에는 새 매개변수가 있습니다.

**db2sqljcustomize - DB2 SQLJ 프로파일 사용자 정의 기능 명령:**

### **-storebindoptions**

-bindoptions 및 -staticpositioned 값을 순차화된 프로파일에 저장합니다. db2sqljbind 도구를 호출할 때 이 값을 지정하지 않을 경우, 순차화된 프로파일에 저장된 값이 사용됩니다. .grp 파일과 함께 사용자 정의 기능을 호출할 경우, 값은 각각의 개별 .ser 파일에 저장됩니다. 저장된 값은 db2sqljprint 도구를 사용하여 볼 수 있습니다.

## sqlj 명령에 대한 새 매개변수

sqlj 명령은 새 매개변수를 가집니다.

**sqlj - DB2 SQLJ 변환기 명령:**

### **-db2optimize**

SQLJ 변환기가 DB2 Universal Database에 대해 최적화된 연결 컨텍스트 클래스에 대한 코드를 생성함을 지정합니다. 이 옵션은 사용자 정의 컨텍스트에 대한 코드를 최적화하며 디폴트 컨텍스트의 코드는 최적화하지 않습니다. 이 옵션을 사용하여 SQLJ 변환기를 실행할 경우, 생성된 Java 응용프로그램을 컴파일하기 위해 DB2 Universal JDBC 드라이버 파일 db2jcc.jar이 CLASSPATH에 있어야 합니다.

## 모니터 및 문제점 해결 명령(db2pd) 갱신

모니터 및 문제점 해결 DB2 명령(db2pd)은 DB2 UDB 메모리 세트에서 정보를 합니다. db2pd 시스템 명령은 다음과 같이 개선되었습니다.

### **새 -hadr 매개변수**

버전 8.2(버전 8.1 FixPak 7과 동일)에 새롭게 도입된-hadr 매개변수는 고가용성 재해 복구 정보를 보고합니다. 보고된 각 요소의 설명은 시스템 모니터 안내 및 참조서의 고가용성 재해 복구를 참조하십시오.

### **새 -utilities 매개변수**

버전 8.2(버전 8.1 FixPak 7과 동일)에 새롭게 도입된 -utilities 매개변수는 유틸리티 정보를 보고합니다. 보고된 각 요소의 설명은 시스템 모니터 안내 및 참조서의 유틸리티를 참조하십시오.

### **새 -activestatemements 매개변수**

버전 8.2(버전 8.1 FixPak 9와 동일)에 새롭게 도입된 -activestatemements 매개변수는 활성 명령문에 대한 정보를 리턴합니다. 리턴된 정보는 다음과 같습니다.

**AppHandl**

활성 명령문을 사용하는 응용프로그램 핸들(노드와 인덱스 포함).

**UOW-ID**

명령문이 활성화되었을 때 **AppHandl**에 연결될 응용프로그램에 대한 작업 단위(UOW) ID.

**StmtID**

작업 단위(UOW) 내의 명령문 ID.

**AnchID**

동적 패키지 캐시에 스토어된 동적 SQL문의 해시 앵커 ID.

**StmtUID**

해시 앵커 내에서 고유한 패키지 캐시 동적 SQL문의 ID.

**EffISO**

명령문의 유효 분리 레벨.

**EffLockTOut**

명령문의 유효 잠금 시간종료 값.

**EffDegree**

명령문의 효과적인 병렬 처리 수준.

**StartTime**

명령문이 시작된 시간.

**LastRefTime**

응용프로그램에 의해 명령문이 마지막으로 참조된 시간.

**-locks 매개변수에 대한 새로운 wait 옵션**

버전 8.2.2(버전 8.1 FixPak 9와 동일)부터는 wait 옵션을 -locks 매개변수와 함께 지정하여 대기 중 상태의 잠금과 대기되고 있는 잠금만을 리턴할 수 있습니다.

**-applications 매개변수에 리턴된 새 필드**

버전 8.2.2(버전 8.1 FixPak 9와 동일)부터 -applications 매개변수는 네 개의 새 필드를 리턴합니다.

**C-AnchID**

이 새 필드는 현재 명령문의 동적 패키지 캐시에 스토어된 동적 SQL문의 해시 앵커에 대한 ID입니다. 현재 명령문이 없는 경우 이 필드의 값은 0입니다. 현재 캐시 앵커 ID는 응용프로그램에서 커서에 대한 FETCH 요청과 같은 명령문에 관련된 요청을 실행할 경우에만 설정됩니다. 요청 처리가 완료되면 이 값은 0으로 설정됩니다. 또한 정적 SQL문에 대해서도 이 값은 0으로 설정됩니다.

### C-StmtUID

이 새 필드는 현재 명령문의 해시 앵커 내에서 사용되는 패키지 캐시 동적 SQL 문 고유 ID입니다. 현재 명령문이 없는 경우 이 필드의 값은 0입니다. 현재 명령문 고유 ID는 응용프로그램이 명령문과 관련된 요청을 실행할 경우에만 설정됩니다. 요청 실행이 완료되면 이 값은 0으로 설정됩니다. 값은 0으로 설정됩니다. 또한 정적 SQL문에 대해서도 이 값은 0으로 설정됩니다.

### L-AnchID

이 새 필드는 응용프로그램에서 마지막으로 실행된 명령문의 동적 패키지 캐시에 스토어된 동적 SQL문의 해시 앵커 ID입니다. 동적 SQL문을 실행하기 전인 경우와 같이 마지막으로 실행한 명령문이 없는 경우 이 필드의 값은 0입니다. 정적 SQL문에 대해서도 이 값은 0으로 설정됩니다. 마지막 앵커 해시 ID는 각 요청 실행이 완료될 때 설정되고, 이후의 관련 요청이 완료되기 전까지 유지됩니다.

### L-StmtUID

이 새 필드는 응용프로그램에서 마지막으로 실행한 명령문의 해시 앵커 내에서 사용되는 패키지 캐시 동적 SQL문 고유 ID입니다. 마지막으로 실행한 명령문이 정적 SQL이었거나 없는 경우 이 필드의 값은 0입니다. 마지막 명령문 ID는 현재 요청이 완료된 후에 설정되고, 이후 요청이 완료될 때까지 유지됩니다.

## SET CLIENT 명령의 갱신사항

SET™ CLIENT 명령은 백엔드 프로세스의 연결 설정값을 지정합니다.

이 명령의 명령 매개변수 SYNCPOINT는 현재 버전 8에서 무시됩니다. SYNCPOINT는 역호환성을 위해 계속 포함됩니다.

## PRECOMPILE 명령의 갱신사항

PRECOMPILE 명령은 Embedded SQL문이 포함된 응용프로그램 소스 파일을 처리합니다. 수정된 소스 파일이 생성되고 SQL에 대한 호스트 언어 호출이 포함되며, 디플트로 패키지는 데이터베이스에 작성됩니다.

이 명령의 명령 매개변수 SYNCPOINT는 현재 버전 8에서 무시됩니다. SYNCPOINT는 역호환성을 위해 계속 포함됩니다.

## UPDATE HISTORY FILE 명령의 갱신사항

실행기록 파일 항목에서 위치, 장치 유형 또는 주석을 갱신하십시오.

STATUS 명령 매개변수는 항목에 대한 새 상태를 지정합니다.

이전 문서에서는 STATUS 명령 매개변수가 값 『I』를 사용하여 항목을 비활성으로 표시할 수 있다고 올바르게 않게 명시했습니다. 가능한 값은 다음과 같습니다.

- A 항목을 활성화로 표시하십시오.
- E 항목을 만기됨으로 표시하십시오.

## EXPORT 및 IMPORT 명령의 갱신사항

EXPORT 및 IMPORT 명령에 대한 전체 『필수 연결』 절은 다음과 같습니다.

### 필수 연결:

데이터베이스 내재적 연결이 사용 가능한 경우, 디폴트 데이터베이스에 대한 연결이 설정됩니다. Linux, UNIX 또는 Windows 클라이언트에서 Linux, UNIX 또는 Windows 데이터베이스 서버로 수행하는 유틸리티 액세스는 DB2 Connect 게이트웨이 또는 루프백이 아닌 엔진을 통해 직접 연결되어야 합니다.

## LOAD 명령의 갱신사항

INDEXING MODE 매개변수의 AUTOSELECT 값에 대한 자세한 정보는 다음과 같습니다.

### INDEXING MODE:

#### AUTOSELECT

로드 유틸리티가 REBUILD 또는 INCREMENTAL 모드를 자동으로 결정합니다. 이 결정은 로드할 데이터 양과 인덱스 트리의 깊이에 기초합니다. 인덱스 트리 깊이와 관련된 정보는 인덱스 오브젝트에 저장됩니다. RUNSTATS는 이 정보를 채우는 데 필요하지 않습니다. AUTOSELECT는 디폴트 인덱싱 모드입니다.

## 로드 유틸리티의 파일 유형 수정자

『generatedoverride』 수정자에 대한 설명에서 SET INTEGRITY 명령이 갱신되었습니다.

『usedefaults』 수정자에 대한 설명도 갱신되었습니다.

갱신사항은 다음과 같습니다.

표 30. 로드 유틸리티 파일 유형 수정자: 모든 파일 형식

수정자	설명
generatedoverride	<p>이 수정자는 로드 유틸리티가 테이블에 생성된 모든 컬럼에 대해 사용자 제공 데이터를 승인하도록 지시합니다(이러한 유형의 컬럼에 대한 일반 규칙과 대조). 이것은 다른 데이터베이스 시스템에서 데이터를 이주하거나 ROLLFORWARD DATABASE 명령의 RECOVER DROPPED TABLE 옵션을 사용하여 복구된 데이터에서 테이블을 로드할 때 유용합니다. 이 수정자를 사용하면, 생성된 널 입력 불가능 컬럼에 대해 데이터가 없거나 널(NULL) 데이터가 있는 행이 거부됩니다(SQL3116W).</p> <p>주: 이 수정자를 사용하면, 테이블이 점검 보류 상태가 됩니다. 사용자 제공 값을 검증하지 않고 테이블의 점검 보류 상태를 해제하려면 로드 조작 후에 다음 명령을 발행하십시오.</p> <pre>SET INTEGRITY FOR &lt; table-name &gt; GENERATED COLUMN IMMEDIATE UNCHECKED</pre> <p>테이블의 점검 보류 상태를 해제하고 사용자 제공 값을 강제로 검증하려면 로드 조작 후에 다음 명령을 발행하십시오.</p> <pre>SET INTEGRITY FOR &lt; table-name &gt; IMMEDIATE CHECKED.</pre> <p>이 수정자는 generatedmissing 또는 generatedignore 수정자와 함께 사용할 수 없습니다.</p>
usedefaults	<p>목표 테이블 컬럼의 소스 컬럼이 지정되었지만 컬럼에 하나 이상의 행 인스턴스 데이터가 없는 경우, 디폴트값이 로드됩니다. 누락된 데이터의 예는 다음과 같습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DEL 파일: 두 개의 인접한 컬럼 분리문자(",") 또는 임의의 스페이스로 분리된 두 개의 인접한 컬럼 분리문자(", ")가 컬럼 값으로 지정됩니다.</li> <li>• DEL/ASC/WSF 파일: 컬럼이 충분하지 않거나 원래 스펙에 비해 충분히 길지 않은 행.</li> </ul> <p>주: ASC 파일의 경우, 널(NULL) 컬럼 값은 명시적으로 누락된 것으로 간주되지 않으므로 디폴트값이 널(NULL) 컬럼 값 대신 사용되지 않습니다. 널(NULL) 컬럼 값은 숫자, 날짜, 시간 및 시간소인 컬럼에 대해 모두 스페이스 문자로 표현되거나, 모든 유형의 컬럼에 대해 NULL INDICATOR로 표현되어 컬럼이 널(NULL)임을 표시합니다.</p> <p>이 옵션을 사용하지 않는 경우, 소스 컬럼에 행 인스턴스 데이터가 없으면 다음 중 하나가 발생합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DEL/ASC/WSF 파일: 컬럼이 널(NULL) 입력 가능한 경우, NULL이 로드됩니다. 컬럼이 널 입력 불가능하면 유틸리티가 행을 거부합니다.</li> </ul>

## 임포트 유틸리티의 파일 유형 수정자

『usedefaults』 및 『codepage=x』 수정자에 대한 설명이 다음과 같이 갱신되었습니다.

표 31. 임포트에 유효한 파일 유형 수정자: 모든 파일 형식

수정자	설명
usedefaults	<p>목표 테이블 컬럼의 소스 컬럼이 지정되었지만 컬럼에 하나 이상의 행 인스턴스 데이터가 없는 경우, 디폴트값이 로드됩니다. 누락된 데이터의 예는 다음과 같습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DEL 파일: 두 개의 인접한 컬럼 분리문자(",") 또는 임의의 스페이스로 분리된 두 개의 인접한 컬럼 분리문자(", ")가 컬럼 값으로 지정됩니다.</li> <li>• DEL/ASC/WSF 파일: 컬럼이 충분하지 않거나 원래 스펙에 비해 충분히 길지 않은 행.          주: ASC 파일의 경우, 널(NULL) 컬럼 값은 명시적으로 누락된 것으로 간주되지 않으므로 디폴트값이 널(NULL) 컬럼 값 대신 사용되지 않습니다. 널(NULL) 컬럼 값은 숫자, 날짜, 시간 및 시간소인 컬럼에 대해 모두 스페이스 문자로 표현되거나, 모든 유형의 컬럼에 대해 NULL INDICATOR로 표현되어 컬럼이 널(NULL)임을 표시합니다.</li> </ul> <p>이 옵션을 사용하지 않는 경우, 소스 컬럼에 행 인스턴스 데이터가 없으면 다음 중 하나가 발생합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DEL/ASC/WSF 파일: 컬럼이 널(NULL) 입력 가능한 경우, NULL이 로드됩니다. 컬럼이 널 입력 불가능하면 유틸리티가 행을 거부합니다.</li> </ul>

표 32. 임포트에 유효한 파일 유형 수정자: ASCII 파일 형식(ASC/DEL)

수정자	설명
codepage=x	<p>x는 ASCII 문자열입니다. 값이 출력 데이터 세트에 있는 데이터 코드 페이지로 해석됩니다. 임포트 조작 중에 이 코드 페이지의 문자 데이터를 응용프로그램 코드 페이지로 변환합니다.</p> <p>다음 규칙이 적용됩니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 순수 DBCS(그래픽), 혼합 DBCS 및 EUC의 경우, 분리문자가 x00 - x3F 범위로 제한됩니다.</li> <li>• nullindchar가 표준 ASCII 세트에 포함된 기호 중 코드 포인트 x20 - x7F 범위의 기호를 지정해야 합니다. 이는 ASCII 기호 및 코드 포인트를 나타냅니다.</li> </ul> <p>주:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. codepage 수정자는 lobinfile 수정자와 함께 사용할 수 없습니다.</li> <li>2. 코드 페이지가 응용프로그램 코드 페이지에서 데이터베이스 코드 페이지로 변환될 때 데이터 확장이 발생하는 경우, 데이터가 절단되거나 손실될 수 있습니다.</li> </ol>

## ATTACH 명령

ATTACH 명령의 USER 매개변수는 인증 ID를 지정합니다. Windows 운영 체제에서 DB2 Universal Database 인스턴스에 접속할 때, 사용자 이름은 Microsoft Windows NT SAM(Security Account Manager)과 호환 가능한 형식으로 지정할 수 있습니다. 규정자는 최대 길이가 15자인 NetBIOS 스타일 이름이어야 합니다 (예: domainname\username).

## RECOVER DATABASE 명령


버전 8.2 문서에 대한 RECOVER DATABASE 명령의 예 절에서, 시간소인 형식이 yyyy:mm:dd:hh:mm:ss로 올바르게 표기되었습니다.

올바른 형식은 yyyy-mm-dd-hh.mm.ss입니다.

## UPDATE HISTORY FILE 명령

UPDATE HISTORY FILE 명령은 실행기록 파일 항목에서 위치, 장치 유형, 주석 또는 상태를 갱신합니다.

갱신된 명령 구문:



갱신된 명령 매개변수:

**FOR** *object-part*

갱신될 실행기록 항목에 대한 ID를 지정하십시오. 이것은 001 - 999 사이의 선택적 시퀀스 번호가 있는 시간소인입니다.

**주:** 항목 상태를 갱신하는 데 사용할 수 없습니다. 대신, 항목 상태를 갱신하려면 EID를 지정하십시오.

**STATUS** *new-status*

항목에 대한 새 상태를 지정하십시오. 백업 항목만 그 상태를 갱신할 수 있습니다. 가능한 값은 다음과 같습니다.

- A**    활성. 대부분의 항목은 활성 상태입니다.
- I**    비활성. 더 이상 사용 중인 로그 체인에 없는 백업 이미지는 비활성 상태가 됩니다.
- E**    만기됨. NUM\_DB\_BACKUPS 보다 많은 활성 이미지가 있어서 더 이상 필요하지 않은 백업 이미지는 만기된 것으로 표시됩니다.
- D**    복구에 더 이상 사용할 수 없는 백업 이미지는 삭제로 표시되어야 합니다.

## db2updv8 - 버전 8 현재 레벨로 데이터베이스 갱신 명령

이 명령은 현재 레벨을 지원하기 위해 데이터베이스에 있는 시스템 카탈로그를 다음 방식으로 갱신합니다.

- 현재 데이터베이스 관리 프로그램과 함께 제공된 새 루틴을 도입합니다.
- ODBC/CLI/JDBC 스키마 프로시저를 트러스트된 프로시저로 카탈로그화하여 성능 및 확장성을 개선합니다.
- SYSPROC.SNAPSHOT QUIESCERS 테이블 함수의 리턴 매개변수에서 두 개의 인쇄상 오류를 수정합니다.

- QUIESCER\_TBS\_ID를 QUIESCER\_TBS\_ID로 정정합니다.
- QUIESCER\_STATE를 QUIESCER\_STATE로 정정합니다.
- "logged" 비트가 카탈로그 테이블과 일치하도록 LOB 컬럼 디스크립터를 수정합니다.
- SYSIBM.SYSREVTYPEMAPPINGS 뷰를 작성하십시오.
- SYSSTAT.COLUMNS 및 SYSSTAT.TABLES에 대해 뷰 정의를 갱신하십시오.
- SYSCOLDIST.DISTCOUNT 컬럼이 갱신 가능하도록 이 컬럼을 갱신하십시오.
- 컬럼 플래그가 설정되지 않도록 SYSINDEXES.TBSPACEID 컬럼을 갱신하십시오.
- 17개 테이블 함수의 매개변수 길이를 수정하십시오. 전체 함수 목록을 보려면 버전 8.2 릴리스 정보의 문서 갱신사항 | SQL 관리 루틴 절에서 스냅샷 UDF에 대한 컬럼 확장 절을 참조하십시오.
- 33개의 SYSPROC 스냅샷 UDF를 THREADSAFE로 변경합니다.
  - SNAPSHOT\_DBM
  - SNAPSHOT\_FCM
  - SNAPSHOT\_FCMNODE
  - SNAPSHOT\_SWITCHES
  - SNAPSHOT\_APPL\_INFO
  - SNAPSHOT\_APPL
  - SNAPSHOT\_STATEMENT
  - SNAPSHOT\_LOCKWAIT
  - SNAPSHOT\_AGENT
  - SNAPSHOT\_SUBSECT
  - SNAPSHOT\_DATABASE
  - SNAPSHOT\_BP
  - SNAPSHOT\_LOCK
  - SNAPSHOT\_TABLE
  - SNAPSHOT\_DYN\_SQL
  - SNAPSHOT\_TBS
  - SNAPSHOT\_TBS\_CFG
  - SNAPSHOT QUIESCERS
  - SNAPSHOT\_CONTAINER
  - SNAPSHOT\_RANGES
  - SNAPSHOT\_TBREORG
  - HEALTH\_DBM\_INFO

- HEALTH\_DBM\_HI
- HEALTH\_DBM\_HI\_HIS
- HEALTH\_DB\_INFO
- HEALTH\_DB\_HI
- HEALTH\_DB\_HI\_HIS
- HEALTH\_TBS\_INFO
- HEALTH\_TBS\_HI
- HEALTH\_TBS\_HI\_HIS
- HEALTH\_CONT\_INFO
- HEALTH\_CONT\_HI
- HEALTH\_CONT\_HI\_HIS

권한 부여:

sysadm

필수 연결:

데이터베이스. 이 명령은 지정된 데이터베이스에 대한 연결을 자동으로 설정합니다.

명령 구문:

```
▶▶ db2updv8 -d database-name [-u userid -p password] [-h]
```

명령 매개변수:

**-d database-name**

갱신할 데이터베이스의 이름을 지정하십시오.

**-u userid**

사용자 ID를 지정하십시오.

**-p password**

사용자에 대한 암호를 지정하십시오.

**-h** 도움말 정보 표시. 이 옵션이 지정되면 다른 옵션은 모두 무시되며 도움말 정보만 표시됩니다.

예:

현재 레벨(FixPak 또는 새 버전)을 설치한 후, 다음 명령을 발행하여 샘플 데이터베이스에서 시스템 카탈로그를 갱신하십시오.

```
db2updv8 -d sample
```

주의사항:

1. 이 명령은 DB2 Universal Database 버전 8.1.2 이상을 실행 중인 데이터베이스에 서만 사용할 수 있습니다. 명령을 두 번 이상 발행하면, 어떤 오류도 보고되지 않고 각각의 카탈로그 갱신사항은 한 번만 적용됩니다.
2. 새 내장 함수를 사용하려면 모든 응용프로그램을 데이터베이스에서 연결을 끊고 데이터베이스가 활성 상태이면 비활성 상태로 바뀌어야 합니다.

## 트랩 파일 형식화(Windows)

새 도구 db2xpvt.exe를 사용하여 트랩 파일(\*.TRP)을 형식화할 수 있습니다. 이 도구는 DB2 Universal Database의 2진 트랩 파일을 사용자가 읽을 수 있는 ASCII 파일로 형식화합니다. 트랩 파일은 디폴트로 인스턴스 디렉토리(DB2INSTPROF)에 위치하거나 DIAGPATH 데이터베이스 관리 프로그램 구성 매개변수를 설정할 경우 진단 데이터 디렉토리 경로에 위치합니다.

권한 부여:

DIAGPATH 디렉토리를 액세스해야 합니다.

명령 구문:

```

▶▶ db2xpvt -/p path -/v -/m -/n infile outfile

```

명령 매개변수:

**/p path**

2진 파일 및 PDB 파일이 있는 위치를 지시하는 경로(세미콜론(;)으로 구분)입니다.

**/v** 버전 정보를 표시하십시오.

**/m** 트랩 파일의 나머지와 함께 메모리 덤프를 형식화하십시오.

**/n** 행 번호 정보에 관계없이 데이터를 형식화하십시오.

**infile** 입력 파일을 지정하십시오.

**outfile** 출력 파일을 지정하십시오.

---

## 데이터 이동

### 익스포트, 임포트 및 로드 유틸리티에 사용되는 바인드 파일

db2uImpInsUpdate.bnd라는 새 바인드 파일이 임포트 유틸리티에 추가되었으며, 디폴트 분리 레벨은 읽기 안정성(RS)입니다. 이 바인드 파일은 임포트 유틸리티에서 INSERT\_UPDATE 동안에만 사용됩니다. 임포트 유틸리티의 INSERT, REPLACE 및 CREATE 옵션은 여전히 db2uimp.bnd 파일을 사용합니다.

db2uImpInsUpdate.bnd 바인드 파일은 INSERT BUF 옵션과 바인드되지 않습니다. db2uImpInsUpdate.bnd가 INSERT BUF와 바인드되어 있을 때 IMPORT INSERT\_UPDATE를 시도하면 импорт 유틸리티가 다음과 같은 오류를 발생시키면서 실패합니다.

SQL3525: "INSERT\_UPDATE" 옵션이 "INSERT BUF BIND ON DB2UIMPINSUPDATE.BND" 옵션과 호환되지 않습니다.

## 버퍼된 삽입으로 импорт 사용

버전 8.2의 데이터 이동 유틸리티 안내 및 참조서에는 다음과 같은 내용이 언급되어 있습니다.

버퍼된 삽입 기능은 INSERT\_UPDATE 매개변수가 지정된 импорт 조작과 함께 사용될 수 없습니다. 해당 제한사항을 적용하는 데 새 바인드 파일 (db2uimp2.bnd)이 적용됩니다.

새 바인드 파일이 도입됨에 따라 위의 문장은 다음과 같이 변경되어야 합니다.

버퍼된 삽입 기능은 INSERT\_UPDATE 매개변수가 지정된 импорт 조작과 함께 사용될 수 없습니다. 새 바인드 파일(db2uImpInsUpdate.bnd)이 소개되어 해당 제한사항을 적용합니다.

## 임포트 유틸리티 사용시 인덱스 정보 손실

임포트 유틸리티를 사용하여 이전에 익스포트 유틸리티를 통해 저장된 테이블을 재작성할 수 있습니다.

데이터 이동의 『임포트를 사용하여 익스포트된 테이블 재작성』에는 원래 테이블의 속성이 보유되지 않음에 대해 간략히 설명되어 있습니다. 이미 설명된 속성 이외에, 다음 속성이 누락되었습니다.

- 인덱스 정보:
  - Include 컬럼(있는 경우)
  - 인덱스가 기본 키 인덱스인 경우, 인덱스 이름
  - 인덱스가 기본 키 인덱스인 경우, 내림차순 정렬(디폴트값은 오름차순)

---

## 데이터 복구 및 고가용성

### 백업 개요

다음 제한사항에 주의하십시오.

- 테이블 스페이스가 같은 테이블에서 온라인으로 재구성하는 경우 DMS 테이블 스페이스에서 온라인 백업 조작을 시작할 수 있습니다. 자르는 단계 동안 재구성 조작의 잠금 대기가 발생할 수 있습니다.
- 테이블 스페이스가 같은 테이블에서 온라인으로 재구성하는 경우 SMS 테이블 스페이스에서 온라인 백업 조작을 시작할 수 없습니다. 두 조작 모두 배타적 잠금이 필요합니다.

## 백업 사용

백업 유틸리티에 다음 제한사항이 적용됩니다.

- 테이블 스페이스 백업 조작 및 테이블 스페이스 리스토어 조작은 비록 여러 다른 테이블 스페이스에서 실행하더라도 동시에 실행할 수 없습니다.
- 파티션된 데이터베이스 환경에서 롤 포워드 복구를 수행할 수 있으려면, 노드 목록에서 데이터베이스를 정기적으로 백업하고 시스템의 나머지 노드에 대해 적어도 하나의 백업 이미지를 가지고 있어야 합니다(노드가 해당 데이터베이스에 대한 사용자 데이터를 담고 있지 않은 경우에도). 데이터베이스에 대한 사용자 데이터가 없는 데이터베이스 파티션 서버에서 데이터베이스 파티션의 백업 이미지가 필요한 두 가지 상황이 있습니다.
  - 최종 백업을 수행한 후 데이터베이스 파티션 서버를 데이터베이스 시스템에 추가했고, 이 데이터베이스 파티션 서버에서 포워드 복구를 수행해야 합니다.
  - 특정 시점 복구가 사용되어 시스템의 모든 데이터베이스 파티션이 롤 포워드 보류 상태에 있어야 합니다.
  - DMS 테이블 스페이스에 대한 온라인 백업 조작은 다음의 조작과 호환되지 않습니다.
    - 로드
    - 재구성(오프라인 전용). 재구성 조작의 자르는 단계에서 잠금 대기가 발생한 경우에도 백업 중인 테이블 스페이스에 있는 테이블을 온라인으로 재구성할 수 있습니다.
    - 테이블 스페이스 삭제
    - 테이블 절단
    - 인덱스 작성
    - 처음에 로그되지 않음(CREATE TABLE 및 ALTER TABLE문 사용)

## 고가용성 재해 복구 개요

START HADR, STOP HADR 또는 TAKEOVER HADR 명령을 수행할 때, 해당 오류 코드(SQL01767N, SQL01769N 또는 이유 코드 98의 SQL01770N)가 생성될 수 있습니다. 이 이유 코드는 명령을 실행한 서버의 HADR에 대해 설치된 라이선스가 없

음을 나타냅니다. 문제점을 해결하려면, **db2licm**을 사용하여 유효한 HADR 라이선스를 설치하거나 분배의 일부로 유효한 HADR 라이선스가 포함된 서버 버전을 설치하십시오.

## 플랫폼간 백업 및 리스토어 지원

DB2 Universal Database(UDB)는 플랫폼간 백업 및 리스토어 조작을 지원합니다.

DB2 UDB 버전 8 Windows(32비트) 플랫폼에서 작성된 데이터베이스를 DB2 UDB 버전 8 Windows(64비트) 플랫폼에 리스토어하거나 DB2 버전 8 Windows(64비트) 플랫폼에서 작성된 데이터베이스를 DB2 UDB 버전 8 Windows(32비트) 플랫폼에 리스토어할 수 있습니다.

DB2 UDB 버전 8 Linux(32비트) 플랫폼에서 작성된 데이터베이스를 DB2 UDB 버전 8 Linux(64비트) 플랫폼에 리스토어하거나 DB2 버전 8 Linux(64비트) 플랫폼에서 작성된 데이터베이스를 DB2 UDB 버전 8 Linux(32비트) 플랫폼에 리스토어할 수 있습니다.

DB2 UDB 버전 8 AIX, HP-UX, Linux PPC, Linux zSeries 또는 Solaris 운영 환경 플랫폼에서 32비트 또는 64비트로 작성된 데이터베이스를 DB2 UDB 버전 8 AIX, HP-UX, Linux PPC, Linux zSeries 또는 Solaris 운영 환경 플랫폼(32비트 또는 64비트)에 리스토어할 수 있습니다.

## 테이프에 백업(Linux)

Linux에서 3480 및 3490 테이프 디바이스에 대한 최대 블록 크기 한계는 61 440바이트입니다.

표 33. Linux에서 3480 및 3490 테이프 디바이스에 대한 최대 블록 크기 한계

디바이스	접속	블록 크기 한계	DB2 버퍼 크기 한계 (4KB 페이지)
3480	s370	61 440	15
3490	s370	61 440	15

## Tivoli Storage Manager

BACKUP DATABASE 또는 RESTORE DATABASE 명령을 호출할 때, 데이터베이스나 테이블 스페이스 백업 또는 리스토어 조작을 관리하기 위해 TSM(Tivoli Storage Manager) 제품을 사용하도록 지정할 수 있습니다. 다음을 제외하고 필요한 최소 TSM 클라이언트 API 레벨은 버전 4.2.0입니다.

- TSM 클라이언트 API 버전 4.2.1이 필요한 64비트 Solaris 시스템
- TSM 클라이언트 API 버전 5.1이 필요한 64비트 Windows NT 운영 체제
- 최소 TSM 클라이언트 API 버전 5.1.5가 필요한 iSeries 및 pSeries<sup>®</sup>용 32비트 Linux
- TSM 클라이언트 API 버전 5.3 이상이 필요한 iSeries 및 pSeries용 64비트 Linux

- 최소 TSM 클라이언트 API 버전 5.2.0이 필요한 AMD Opteron 시스템의 64비트 Linux
- 최소 TSM 클라이언트 API 버전 5.2.2가 필요한 zSeries용 64비트 Linux

## HADR 로컬 호스트 및 로컬 서비스 매개변수에 대한 값 제한사항

데이터베이스 구성 갱신 명령을 준비하는 동안 고가용성 재해 복구(HADR) 로컬 호스트 및 로컬 서비스 매개변수(HADR\_LOCAL\_SVC 및 HADR\_REMOTE\_SVC)의 값을 지정할 경우, 값은 다른 서비스에 사용하지 않는 포트여야 합니다. Linux 또는 UNIX 명령행을 사용하여 매개변수를 구성할 경우, 값은 /etc/services 파일에서도 명시해야 합니다.

## 고가용성 재해 복구에 대한 추가 시스템 요구사항

기본 데이터베이스에서 테이블 공간을 작성하는 데 컨테이너를 사용할 수 없어서 대기 데이터베이스에서 로그 재생에 실패할 경우, 기본 데이터베이스는 로그 재생에 실패했음을 알리는 오류 메시지를 수신하지 못합니다.

오류 재생 오류를 점검하려면, 새 테이블 공간을 작성할 때 대기 데이터베이스에서 db2diag.log와 관리 로그를 모니터링해야 합니다.

인계 조작이 발생하면 작성한 새 테이블 공간은 새 기본 데이터베이스에서 사용할 수 없습니다. 이러한 상황을 복구하려면 백업 이미지를 통해 새 기본 데이터베이스에서 테이블 공간을 복원하십시오.

다음 예에서 테이블 공간 MY\_TABLESPACE는 새 기본 데이터베이스로 사용되기 전에 MY\_DATABASE 데이터베이스에서 리스토어됩니다.

1. db2 connect to my\_database
2. db2 list tablespaces show detail

주: **db2 list tablespaces show detail** 명령을 실행하여 모든 테이블 공간 상태를 표시하고 5단계에 필요한 테이블 공간 ID를 확보하십시오.

3. db2 stop hadr on database my\_database
4. db2 "restore database my\_database tablespace (my\_tablespace) online redirect"
5. db2 "set tablespace containers for my\_tablespace\_ID\_# ignore rollforward container operations using (path '/my\_new\_container\_path/')" "
6. db2 "restore database my\_database continue"
7. db2 rollforward database my\_database to end of logs and stop tablespace "(my\_tablespace)"
8. db2 start hadr on database my\_database as primary

## 고가용성 재해 복구를 위한 비복제 조작

버전 8.2 문서 상태:

BLOB 및 CLOB가 복제되지 않습니다. 그러나 이들에 대한 스페이스가 대기 데이터베이스에서 할당됩니다.

명령문은 다음과 같아야 합니다.

로그되지 않은 BLOB 및 CLOB는 복제되지 않지만 스페이스는 대기 데이터베이스에서 할당됩니다.

## HADR에서 지원하지 않는 원시 로그

고가용성 재해 복구(HADR)는 데이터베이스 로그 파일에 대해 원시 I/O(직접 디스크 액세스)의 사용을 지원하지 않습니다. HADR이 START HADR 명령으로 시작되거나 데이터베이스가 구성된 HADR을 사용하여 재시작되었지만 원시 로그가 발견된 경우, 연관된 명령은 SQL1768N 이유 코드 "9"로 실패합니다.

---

## Data Warehouse Center

### 웨어하우스 변환기를 설치하기 전에 데이터베이스 관리 프로그램 구성 갱신

*DB2 Warehouse Manager Standard Edition Installation Guide*, 버전 8.2의 『Updating the database manager configuration before installing warehouse transformers』 주제에서는 SDK 경로 매개변수 갱신을 올바르게 하지 못하게 지시하고 있습니다. JDK 경로 매개변수를 갱신해야 합니다.

웨어하우스 변환기를 설치하기 전에 DB2 명령행 처리기를 사용하여 목표 DB2 인스턴스에 대한 데이터베이스 관리 프로그램 구성을 갱신하십시오.

**프로시저:**

웨어하우스 변환기를 설치하기 전에 데이터베이스 관리 프로그램 구성을 갱신하려면 다음과 같이 하십시오.

1. JDK 경로 매개변수(JDK\_PATH)를 JDK가 설치된 서브디렉토리로 설정하십시오.

```
UPDATE DATABASE MANAGER CONFIGURATION USING JDK_PATH path
```

여기서 *path*는 JDK가 설치된 서브디렉토리입니다.

주: JDK\_path에 bin 디렉토리를 포함하지 마십시오. 변환기가 설치된 DB2 Universal Database 버전 7.2(또는 그 이하)를 사용하고 있는 경우, JDK11\_PATH를 JDK\_PATH와 반대로 갱신해야 합니다.

2. JVM 힙(heap) 크기 매개변수(JAVA\_HEAP\_SZ)를 4096으로 설정하십시오.

```
UPDATE DATABASE MANAGER CONFIGURATION USING JAVA_HEAP_SZ 4096
```

## Data Warehouse Center에 추가된 VW\_NETRC 환경 변수(UNIX)

Data Warehouse Center 버전 8.2 FixPak 10(버전 8.1 FixPak 3과 동일)부터 Linux를 제외하고 UNIX 운영 체제에서 VW\_NETRC 환경 변수를 설정할 수 있습니다. VW\_NETRC 환경 변수를 OFF로 설정하면 수동으로 .netrc 파일을 유지보수할 수 있습니다. .netrc 파일의 올바른 형식에 대한 정보는 운영 체제 문서를 참조하십시오.

동시 FTP 사용자 정의 프로그램을 실행하면 .netrc 파일이 손상될 수 있습니다. 동시 FTP 사용자 정의 프로그램 단계를 실행하려는 경우 VW\_NETRC 환경 변수를 OFF로 설정할 수 있습니다(VW\_NETRC=OFF). 리모트 에이전트의 에이전트 디먼 프로파일 및 디폴트 또는 로컬 에이전트의 IWH.environment 파일에 이 환경 변수를 추가하십시오.

## DB2 Data Warehouse Center에 필요한 유니코드 형식의 데이터베이스

DB2 Universal Database 버전 8.1 FixPak 7 이상을 설치한 후, 웨어하우스 제어 데이터베이스 관리 도구를 실행하여 유니코드 형식의 새 웨어하우스 제어 데이터베이스를 작성해야 합니다.

### 전제조건:

기존 웨어하우스 제어 데이터베이스의 사본을 작성하여 저장하려면, 워크스테이션에 이 사본을 저장할 수 있는 충분한 디스크 스페이스와 웨어하우스 제어 데이터베이스가 임시 파일을 저장하는 데 필요한 스페이스의 두 배가 있어야 합니다. 예를 들어, 기존 웨어하우스 제어 데이터베이스가 10MB인 경우, 기존 웨어하우스 제어 데이터베이스와 동일한 인스턴스에 총 30MB의 스페이스가 사용 가능해야 합니다.

### 프로시저:

다음 단계에 따라 새로운 웨어하우스 제어 데이터베이스를 유니코드 형식으로 작성하십시오.

1. 웨어하우스 제어 데이터베이스 관리 도구를 실행하십시오.
  - **Windows:** 시작을 누르고 프로그램 → IBM DB2 → 설정 도구 → 웨어하우스 제어 데이터베이스 관리를 선택하십시오.
  - **AIX:** db2wcdbm 스크립트를 실행하십시오.
2. 기존 웨어하우스 제어 데이터베이스의 이름을 입력하십시오. 그런 다음, 새 웨어하우스 제어 데이터베이스 이름을 입력하십시오. 그러면 새 유니코드 웨어하우스 제어 데이터베이스가 작성됩니다.

## DB2 웨어하우스 소스 및 목표 정의

다음 갱신사항은 두 개의 Data Warehouse Center 주제에 적용됩니다.

- DB2 웨어하우스 소스 정의

- 웨어하우스 목표 정의

디폴트로, 웨어하우스 소스 또는 웨어하우스 목표를 정의할 때, 리턴되는 테이블 수는 250개입니다. 그러나 새 환경 변수 VWS\_MAX\_TABLELIST를 사용하여 리턴되는 테이블 수를 설정할 수 있습니다. 리턴할 수 있는 최대 테이블 수는 40000개입니다. 이 수는 목록의 테이블 이름 크기에 따라 더 작아질 수 있습니다. 40000보다 훨씬 작은 수를 지정하는 것이 바람직합니다.

## 비즈니스 인텔리전스 자습서의 갱신사항

**DWCTBC 및 TBC\_MD 데이터베이스가 ODBC에 등록되었는지 확인:**

버전 8에서 자습서에 사용되는 제어 데이터베이스인 TBC\_MD는 시스템 ODBC 데이터 소스일 필요가 없습니다. 그러나 목표 데이터베이스 또는 데이터베이스 소스인 DWCTBC는 시스템 ODBC 데이터 소스여야 합니다.

**웨어하우스 소스 정의 노트북 열기:**

자습서 관계 소스의 웨어하우스 소스 정의 노트북을 여는 절차가 변경되었습니다.

**프로시저:**

자습서 관계 소스의 웨어하우스 소스 정의 노트북을 열려면 다음을 수행하십시오.

1. Data Warehouse Center 창에서 웨어하우스 소스 폴더를 마우스 오른쪽 단추로 누르십시오.
2. 정의 → ODBC → DB2 → DB2 계열을 누르십시오.

웨어하우스 소스 정의 노트북이 열립니다.

**웨어하우스 목표 정의 노트북 열기:**

웨어하우스 목표 정의 노트북을 여는 절차가 변경되었습니다.

**프로시저:**

웨어하우스 목표 정의 노트북을 열려면 다음을 수행하십시오.

1. Data Warehouse Center 창에서 웨어하우스 목표 폴더를 마우스 오른쪽 단추로 누르십시오.
2. 정의 → ODBC → DB2 → DB2 계열을 누르십시오.

웨어하우스 목표 정의 노트북이 열립니다.

## 웨어하우스 로그 파일의 제거 한계 설정

지정된 계수 한계에 도달할 때까지 로그 파일은 레코드를 보유합니다. 디폴트 계수 한계는 1000개의 레코드입니다. 일반적으로 사용자가 실행하는 각 작업은 12 - 15개의

로그 레코드를 작성합니다. 웨어하우스 등록 정보 페이지의 서버 탭에서 총 레코드 수가 다음과 같을 경우 제거 필드를 갱신하여 사용자의 요구를 충족시키는 수로 제거 한계를 설정하십시오.

## CURSOR 로드와 Data Warehouse Center 지원

DB2 Universal Database 로드 단계를 사용하면 뷰나 테이블을 단계의 소스로 사용할 수 있으므로 LOAD FROM CURSOR가 발생합니다.

CURSOR 로드의 마법사에 있는 컬럼을 맵핑하려면 입력 파일에 있는 컬럼 위치를 기준으로 컬럼 맵핑 단일 선택 단추를 선택해야 합니다.

## 유니코드 웨어하우스 제어 데이터베이스 이주 및 제한사항

버전 8.2의 Data Warehouse Center부터 웨어하우스 제어 데이터베이스는 유니코드 데이터베이스여야 합니다. 버전 8.2 이전에 해당되는 Data Warehouse Center 버전의 유니코드 웨어하우스 제어 데이터베이스를 가지고 있으면, 웨어하우스 제어 데이터베이스 관리 도구를 사용하여 새 유니코드 제어 데이터베이스를 작성해야 합니다.

버전 8.2 이전의 Data Warehouse Center 버전에서 웨어하우스 제어 데이터베이스를 이주할 경우, Data Warehouse Center 제어 데이터베이스 관리 도구는 **db2move** 명령을 사용하여 데이터를 새 유니코드 제어 데이터베이스로 이동시킵니다. 이 프로세스 중 **db2move** 명령 진행을 표시하는 창이 표시됩니다. 이 이주 경로는 한 번만 발생합니다.

Data Warehouse Center는 Sybase 서버에서 유니코드를 지원하지 않습니다.

## 수정된 컬럼에 대한 날짜 기간 변경

Data Warehouse Center 창의 세부사항 뷰에서 수정 컬럼의 데이터 형식이 갱신되었습니다. 수정 컬럼의 날짜는 사용자 로케일의 형식으로 표시되며 시간이 포함됩니다. 이러한 날짜 형식 변경으로 수정 컬럼 함수에서 오브젝트가 적절하게 정렬됩니다. 이 갱신은 네비게이터 및 세부사항 뷰에 표시되는 다음과 같은 대부분의 Data Warehouse Center 오브젝트 목록에 적용됩니다.

- 주제
- 프로세스
- 웨어하우스 스키마
- 웨어하우스 에이전트 사이트
- 프로그램
- 단계
- 데이터 자원
- 사용자 수

- 사용자 그룹

## Data Warehouse Center에서 통계 변환기 정의

데이터의 통계 변환을 수행하려면 사용하려는 통계 변환기를 정의하십시오.

프로시저:

통계 변환기를 정의하려면 다음을 수행하십시오.

1. 프로세스 모델 창을 여십시오.
2. 변환기 아이콘을 누르고 사용 가능한 변환기 목록에서 변환기를 선택하십시오.
3. 변환기 규칙에 따라 필요하면 웨어하우스 소스 및 웨어하우스 목표에 선택한 변환기를 링크하십시오.

각 변환기에는 웨어하우스 소스와 웨어하우스 목표에 링크해야 하는 방법에 관한 특정 규칙이 있습니다. 자세한 정보는 각 변환기의 문서를 참조하십시오.

## iSeries 웨어하우스 에이전트에 대한 전제조건

V5R2 및 V5R3 시스템에서 DB2 Warehouse Manager용 iSeries 웨어하우스 에이전트를 사용하려면 다음 PTF가 필요합니다.

PTF SI13558

이 데이터베이스 PTF를 사용하면 iSeries의 CLI가 유니코드 데이터를 처리할 수 있습니다.

## DB2 .NET Data Provider

### 동시 활성 데이터 판독기 지원

DB2 .NET Data Provider에서 동시 활성 데이터 판독기를 사용할 수 있습니다. 이는 동일한 DB2Connection 인스턴스를 사용하는 다중 DB2DataReader 인스턴스에서 데이터에 동시에 액세스할 수 있음을 의미합니다. 각 DB2DataReader 인스턴스는 해당 DB2Command 인스턴스와 연결되어야 합니다. 연결된 DB2Command 인스턴스를 모든 용도로 사용하려면 DB2DataReader.Close 메소드를 명시적으로 호출해야 합니다.

### DB2Connection.ConnectionString 등록 정보

DB2Connection.ConnectionString 등록 정보에 대한 추가 키워드가 있습니다.

#### CurrentSchema

성공적인 연결 후 사용할 스키마입니다. 연결되면 SET CURRENTSCHEMA 문은 DB2 서버로 송신됩니다. 이로써 응용프로그램은 스키마 이름으로 규정하지 않아도 SQL 오브젝트에 이름을 지정할 수 있습니다.

---

## DB2 Connect

### 게이트웨이를 통한 인증 유형 조정 변경

DB2 Connect™ 버전 8.2.2(버전 8.1 FixPak 9와 동일)부터 게이트웨이는 더 이상 인증 조정 동안 수동 구성원(participant)이 아닙니다. 대신 게이트웨이는 적극적인 역할을 수행합니다. 게이트웨이의 데이터베이스 디렉토리 항목에 지정된 인증 유형은 클라이언트에 카탈로그된 인증 유형을 겹쳐줍니다. 클라이언트, 게이트웨이 및 서버 모두 호환 유형을 지정해야 합니다. 게이트웨이의 카탈로그된 인증 유형이 데이터베이스 디렉토리 항목에 지정되어 있지 않으면 SERVER 인증이 서버의 요청된 기본 유형이 됩니다. 그러나 서버에서 SERVER 인증을 지원하지 않는 경우에는 클라이언트와 서버 간에 조정이 발생합니다. 이 동작은 인증 유형이 지정되지 않은 경우 SERVER\_ENCRYPT를 기본값으로 사용하는 클라이언트와는 반대됩니다.

게이트웨이에 카탈로그된 인증 유형은 클라이언트 설정 API의 DB2NODE 또는 SQL\_CONNECT\_NODE 옵션이 클라이언트에 설정된 경우 사용되지 않습니다. 이 경우 조정은 클라이언트와 서버 간에 엄격하게 실행됩니다.

데이터베이스 관리자 구성에 SERVER\_ENCRYPT가 인증 유형으로 지정된 서버는 SEVER 인증을 요청하는 클라이언트의 연결이나 첨부을 더 이상 승인하지 않습니다.

### 새 보안 시나리오

APPC 연결에 대한 새 보안 시나리오가 추가되었습니다.

인증	GSSPLUGIN
보안	없음
유효성 확인	GSS API 보안 플러그인 메커니즘

### 다이어그램에 대한 정정사항

다음 DB2 Connect Enterprise Edition 주제에는 올바르게 않은 다이어그램이 있습니다.

- DB2 Connect Enterprise Edition을 사용하여 호스트 또는 iSeries DB2 데이터 액세스
- Java를 사용하여 웹에서 DB2 데이터 액세스

다음 표는 "DB2 ConnectEnterprise Edition을 사용하여 호스트 또는 iSeries DB2 데이터 액세스" 주제에 있는 다이어그램에 대한 정정사항을 요약한 것입니다.

표 34. "DB2 Connect Enterprise Edition을 사용하여 호스트 또는 iSeries DB2 액세스" 주제에 있는 다이어그램에 대한 정정사항

주제 내의 위치	정정사항
네 개의 다이어그램 모두에 대한 범례	<ul style="list-style-type: none"> <li>• "OS/390용 DB2 V5R1"에 대한 언급은 "OS/390용 DB2 V6 이상"이어야 합니다.</li> <li>• "AS/400®용 DB2 V4R2"에 대한 언급은 "iSeries용 DB2 V5R1 이상"이어야 합니다.</li> </ul>
첫 번째 다이어그램(그림 1: DB2 Connect Enterprise Edition)	"APPC" 및 "SNA 통신 지원"에 대한 모든 언급이 올바르지 않습니다. SNA/APPC는 DB2 Connect Enterprise Edition을 포함하여 DB2 Linux, UNIX 및 Windows 서버에서 DB2 Runtime Client용 인바운드 프로토콜로 지원되지 않습니다.

다음 표는 "Java를 사용하여 웹에서 DB2 데이터 액세스" 주제에 있는 다이어그램에 대한 정정사항을 요약한 것입니다.

표 35. "Java를 사용하여 웹에서 DB2 데이터 액세스" 주제에 있는 다이어그램에 대한 정정사항

주제 내의 위치	정정사항
범례	<ul style="list-style-type: none"> <li>• "OS/390용 DB2 V5R1"에 대한 언급은 "OS/390용 DB2 V6 이상"이어야 합니다.</li> <li>• "AS/400용 DB2 V4R2"에 대한 언급은 "iSeries용 DB2 V5R1 이상"이어야 합니다.</li> </ul>

## 개발 센터

### 레벨 9.2.9의 Distributed Debugger를 사용하는 DB2 개발 센터 버전 8.2

DB2 개발 센터 버전 8.2는 버전 9.2.9의 IBM Distributed Debugger를 사용합니다. 버전 9.2.9의 Distributed Debugger가 설치되어 있지 않은 경우 개발 센터를 사용하여 Java 스토어드 프로시저를 디버그할 수 없습니다.

버전 9.2.9의 Distributed Debugger는 더 이상 Solaris 운영 환경을 더 이상 지원하지 않습니다.

Distributed Debugger에 대한 자세한 정보는 Distributed Debugger 웹 사이트인 <http://www.ibm.com/software/awdtools/debugger>를 참조하십시오.

### DB2 개발 센터 변수 범위 변경 창의 길이 제한

DB2 개발 센터의 변수 범위 변경 대화 상자를 사용하여 변수의 길이를 변경할 경우 길이 값을 최대 1024바이트까지 지정할 수 있습니다. 이 제한은 현재 영문 메시지로만 문서화되어 있습니다.

## DB2 Universal 유형 2 및 유형 4 드라이버에 대한 제한사항

버전 8.2에서, 사용자가 DB2 Universal 유형 2 및 유형 4 드라이버를 사용하여 개발 센터 내에서 DB2 Universal Database(UDB) 데이터베이스에 연결할 수 있도록 지원이 추가되었습니다. 그러나 이 드라이버 중 하나를 사용하여 iSeries 서버나 버전 8.1 이전의 DB2 UDB 서버에 연결하려고 하면, 다음 오류 메시지가 표시됩니다.

```
Connection to <database> failed.
IBM DB2 Universal driver (JCC) not found.
```

이 오류가 발생하지 않도록 하려면 DB2 정보 센터의 "JDBC 드라이버" 절에서 사용할 드라이버에 대한 추가 정보를 참조하십시오.

---

## GUI 도구

### 명령문 종료 문자 수정

DB2 Universal Database(UDB) 버전 8.2 FixPak 1(버전 8.1 FixPak 8과 동일)부터 명령행 처리기(CLP) 또는 명령 편집기에서 실행할 스크립트 내의 명령문 종료 문자를 수정할 수 있습니다. 이 수정은 현재 OS/390용 DB2 UDB에서 사용 가능한 메소드와 유사합니다. 다음 예는 각 명령문 뒤의 종료 문자를 변경하는 방법을 보여줍니다.

```
connect to gilroy user newton using password;
 select * from newton.department;
 —#SET TERMINATOR :
 select * from newton.employee;
 —#SET TERMINATOR @
 select * from newton.department@
 —#SET TERMINATOR ;
 select * from newton.department;
 —#SET TERMINATOR &
 terminate&
```

종료 문자 변경 기능은 스크립트에 복합 명령문이 있는 경우에 중요합니다. 다음 예에서, DB2 UDB는 복합 CREATE TRIGGER문에서 발견하는 첫 번째 세미콜론(; )이 전체 CREATE TRIGGER문에 대한 종료 문자라고 가정합니다. 그러나 실제로 그렇지 않습니다. 이 문자는 복합 CREATE TRIGGER문 내에 있는 명령문 중 하나에 대한 종료 문자로 사용됩니다.

```
CONNECT TO SAMPLE;
 DROP TRIGGER newton.NWTRIGGER;
 CREATE TRIGGER newton.NWTRIGGER AFTER DELETE
 ON newton.NWTTABLE FOR EACH ROW MODE DB2SQL
 BEGIN ATOMIC
 insert into newton.nwttable values(0,'0');
 insert into newton.nwttable values(-1, '-1');
 END;
CONNECT RESET;
TERMINATE;
```

다음 예는 원하는 결과를 얻기 위해 스크립트 내의 명령문 종료 문자를 수정하는 방법을 보여줍니다.

```
CONNECT TO SAMPLE;
 DROP TRIGGER newton.NWTRIGGER;
 —#SET TERMINATOR @
 CREATE TRIGGER newton.NWTRIGGER AFTER DELETE
 ON newton.NWTTABLE FOR EACH ROW MODE DB2SQL
BEGIN ATOMIC
 insert into newton.nwttable values(0,'0');
 insert into newton.nwttable values(-1, '-1');
END@
—#SET TERMINATOR ;
CONNECT RESET;
```

스크립트를 OS/390용 DB2에서 로컬로 실행할 필요가 없거나, DB2 UDB 스크립트를 OS/390에 연결하지 않는 경우, —#SET TERMINATOR를 사용하여 명령문 종료 문자를 수정하는 것은 바람직하지 않습니다. 대신, 기존의 -tdX 또는 ;— 옵션을 사용해야 합니다.

CLP 명령을 사용하여 스크립트를 호출할 때, -tdX 옵션을 사용하여 종료 문자를 지정할 수 있습니다. 'X'는 명령문 종료 문자로 사용되는 문자를 나타냅니다. 예를 들면, 다음 명령과 같습니다.

```
db2 -tvf test.txt -td&
```

&는 test.txt 파일에서 스크립트를 실행할 때 명령문 종료 문자로 사용됩니다. 해당 스크립트에 복합 CREATE TRIGGER문이 포함된 경우, 다음과 같이 작성됩니다.

```
CONNECT TO SAMPLE&
 DROP TRIGGER newton.NWTRIGGER&
 CREATE TRIGGER newton.NWTRIGGER AFTER DELETE
 ON newton.NWTTABLE FOR EACH ROW MODE DB2SQL
BEGIN ATOMIC
 insert into newton.nwttable values(0,'0');
 insert into newton.nwttable values(-1, '-1');
 END&
CONNECT RESET&
TERMINATE&
```

주: -tdX 옵션은 명령 편집기에서 사용할 수 없습니다.

복합 CREATE TRIGGER문이 포함된 스크립트도 다음과 같이 ;— 옵션을 사용하여 재작성할 수 있습니다.

```
CONNECT TO SAMPLE;
 DROP TRIGGER newton.NWTRIGGER;
 CREATE TRIGGER newton.NWTRIGGER AFTER DELETE
 ON newton.NWTTABLE FOR EACH ROW MODE DB2SQL
BEGIN ATOMIC
 insert into newton.nwttable values(0,'0');—
```

```

insert into newton.nwtable values(-1, '-1');—
END;
CONNECT RESET;
TERMINATE;

```

## 제어 센터의 데이터베이스 세부사항 분할창에서 데이터베이스의 사용 불가능 상태

제어 센터의 세부사항 분할창을 사용하여 데이터베이스에 대한 정보를 볼 수 있습니다. 오브젝트 트리 또는 콘텐츠 영역에서 데이터베이스를 선택하면 해당 상태 요약이 표시 됩니다. 특정 상황에서 데이터베이스 정보가 사용 불가능할 수도 있습니다. 이러한 사 용 불가능에 대한 일부 이유가 다음 표에 설명되어 있습니다.

표 36. 사용 불가능한 데이터베이스 상태에 대한 이유

데이터베이스 상태 요소	사용 불가능한 상태의 이유
마지막 백업	<ul style="list-style-type: none"> <li>데이터베이스에 대해 백업이 수행되지 않았습니다.</li> <li>사용자는 이 정보에 액세스하기 위한 필수 권한을 가지고 있지 않습니다.</li> </ul>
크기	<ul style="list-style-type: none"> <li>데이터베이스 버전이 8.2 이전입니다.</li> <li>사용자는 이 정보에 액세스하기 위한 필수 권한을 가지고 있지 않습니다.</li> </ul>
용량	<ul style="list-style-type: none"> <li>데이터베이스 버전이 8.2 이전입니다.</li> <li>데이터베이스에 파티션이 여러 개입니다.</li> <li>사용자는 이 정보에 액세스하기 위한 필수 권한을 가지고 있지 않습니다.</li> </ul>
성능 상태	<ul style="list-style-type: none"> <li>Health Monitor가 켜져 있지 않습니다.</li> <li>시간 제어 대기 시간. 데이터베이스가 활성화되고 성능이 사용 가능하 게 될 때까지 약 5분 동안 대기 상태가 됩니다.</li> </ul>
유지보수	<ul style="list-style-type: none"> <li>데이터베이스 버전이 8.2 이전입니다.</li> </ul>

## 디폴트 값인 테이블 출력에 기록 생성(이벤트 모니터 작성)

이벤트 모니터 작성 창에서 실행되는 출력 옵션 대화 상자에 생성 단추가 추가되었습니다. 생성 단추를 누르면 디폴트값인 테이블 출력에 기록 옵션이 생성됩니다. 이 출력 은 **db2evtbl** 명령이 생성하는 구문과 같습니다.

생성된 옵션은 사용자에게 이벤트 모니터를 작성할 때 포함될 데이터 요소와 테이블을 표시합니다. 사용자는 필요에 적합하게 명령을 수정할 수 있습니다.

생성되는 구문은 이벤트 모니터 작성 창에서 지정한 이벤트 모니터 이름과 이벤트 유형 을 기초로 합니다. 출력 옵션 구문을 생성하기 전에 이벤트 모니터 이름과 이벤트 유형 을 지정하십시오.

출력 옵션 생성 후 이벤트 모니터 이름이나 이벤트 유형이 변경되면, 사용자에게 이벤트 모니터를 작성하기 전에 출력 옵션을 다시 생성할 것을 알리는 메시지가 표시됩니다. 출력 옵션이 다시 생성되지 않으면, 이전에 지정한 이벤트 모니터 이름을 기초로 이벤트 테이블이 생성됩니다.

---

## 정보 카탈로그 센터

### 구성 샘플 스크립트

DB2 임베디드 응용프로그램 서버(AS)가 있는 웹을 위한 정보 카탈로그 센터와 함께 ICCConfig.jacl 및 ICCConfig.properties 샘플 스크립트가 제공됩니다. 이 샘플 스크립트를 사용하여 WebSphere Application Server 5가 있는 웹에 대한 정보 카탈로그 센터를 구성할 수 있습니다. 이 스크립트는 sqllib\samples\icweb 디렉토리에 있습니다.

### 웹 서버 구성

DB2 임베디드 응용프로그램 서버(AS)가 있는 웹을 위한 정보 카탈로그 센터를 구성할 때, 메타데이터에 서버상의 파일에 액세스하는 URL이 있으면 웹 서버 구성에서 별명을 사용하여 올바른 위치에 URL을 맵핑해야 합니다. 도움말 및 저작권 링크도 맵핑해야 합니다. DB2 임베디드 응용프로그램 서버(AS)를 사용할 경우, 웹 서버에 플러그인할 필요가 없어도 이 링크들이 작동되도록 웹 서버를 올바르게 구성하고 실행 중 상태에 있어야 합니다.

---

## 설치 및 구성 보충 설명서

### DB2 노드 구성 파일 - db2nodes.cfg

resourcesetname 매개변수는 AIX, HP-UX, Solaris 운영 환경 및 Linux에서만 지원됩니다.

Linux 운영 체제에서 resourcesetname 컬럼은 시스템의 NUMA(Non-Uniform Memory Access) 노드에 해당하는 수를 정의합니다. numactl 시스템 유틸리티는 NUMA 정책이 지원되는 2.6 커널과 함께 사용 가능해야 합니다. Linux 운영 체제에서 NUMA 지원에 대한 자세한 정보는 numactl의 man 페이지를 참조하십시오.

#### Linux 운영 체제에서 resourcesetname을 사용하는 예:

이 예에서는 NUMA 노드와 연관된 각 논리 노드에서 4개의 노드 NUMA 컴퓨터를 설정하는 방법을 표시합니다.

#### 프로시저:

1. 시스템에 NUMA 성능이 있는지 확인하십시오.

2. 다음 명령을 실행하십시오.

```
$ numactl --hardware
```

다음과 유사한 출력이 표시됩니다.

```
available: 4 nodes (0-3)
node 0 size: 1901 MB
node 0 free: 1457 MB
node 1 size: 1910 MB
node 1 free: 1841 MB
node 2 size: 1910 MB
node 2 free: 1851 MB
node 3 size: 1905 MB
node 3 free: 1796 MB
```

3. 이 예에서 시스템에는 4개의 NUMA 노드가 있습니다. 다음과 같이 db2nodes.cfg 파일을 편집하여 시스템에서 각 MLN(Multiple Logical Node)을 NUMA 노드와 연관시키십시오.

```
0 hostname 0 hostname 0
1 hostname 1 hostname 1
2 hostname 2 hostname 2
3 hostname 3 hostname 3
```

## DB2NOLIOAIO 레지스트리 변수가 DB2LINUXAIO로 교체됨(Linux)

DB2 UDB(Universal Database) 레지스트리 변수 DB2NOLIOAIO는 버전 8.2.2(버전 8.1 FixPak 9와 동일)부터 사용되지 않습니다. Linux 사용자의 경우 DB2NOLIOAIO 레지스트리 변수는 DB2LINUXAIO로 교체되었습니다.

- Linux에서 비동기 I/O(AIO) 지원을 사용하려면 다음 명령을 실행하십시오.

```
db2set DB2LINUXAIO=true
```

그런 다음, DB2 UDB를 재시작하십시오.

주: AIO를 사용하려면, 사용자가 libaio-0.3.98 이상을 설치하고 AIO를 지원하는 커널을 가지고 있어야 합니다.

- Linux에서 AIO 지원을 사용하지 않으려면 다음 명령을 실행하십시오.

```
db2set DB2LINUXAIO=false
```

그런 다음, DB2 UDB를 재시작하십시오.

## DB2 UDB용 응용프로그램 서버(AS)

DB2 Universal Database(UDB)용 응용프로그램 서버(AS)는 더 이상 리모트 관리 또는 스토어드 프로시저를 지원하지 않습니다.

갱신된 주제는 다음과 같습니다.

## DB2 UDB용 응용프로그램 서버(AS) 사용

데이터베이스를 사용 가능하게 하려면 다음을 수행하십시오.

- 지정된 데이터베이스에 연결하십시오.
- 메타데이터 테이블을 작성하고 데이터를 채우십시오.
- DBM CFG 매개변수, JDK\_PATH 및 JAVA\_HEAP\_SZ를 갱신하십시오.
- DB2 웹 서비스 응용프로그램을 설치하십시오.

### 전제조건:

Linux에서 응용프로그램 서버를 설치하여 사용하기 전에 Linux Java 환경을 설정해야 합니다. Linux Java 환경 설정에 관한 세부사항은 응용프로그램 개발 안내서: 응용프로그램 빌드 및 실행 책을 참조하십시오.

### 프로시저:

DB2 UDB용 응용프로그램 서버(AS)를 사용하려면 다음을 수행하십시오.

1. Linux 또는 UNIX 운영 체제에서 DB2 서버에 **root**로 로그인하거나 Windows 운영 체제에서 **Administrator** 권한이 있는 사용자로 로그인하십시오.
2. Linux- 및 UNIX- 기반 운영 체제의 경우, 다음 명령을 실행하십시오.  

```
. /db2instance_path/sqllib/db2profile
```

여기서, *db2instance\_path*는 DB2 인스턴스가 작성된 위치입니다.

3. 다음 명령 중 하나를 실행하십시오.

- Linux 및 UNIX 운영 체제의 경우:

```
AppServer_install_path/bin/enable.sh
 -db db_alias
 -user db_user
 -password db_password
 -db2path path_to_sqllib
 -instance instance_name
 -easpath path_to_eas
 -fencedid fenced_userid
```

- Windows 운영 체제의 경우:

```
AppServer_install_path\bin\enable
 -db db_alias
 -user db_user
 -password db_password
 -db2path path_to_sqllib
 -instance instance_name
 -easpath path_to_eas
```

여기서,

- *db\_alias*는 사용할 데이터베이스의 별명입니다.
- *db\_user*는 데이터베이스에 연결할 때 사용할 사용자 ID입니다.

- *db\_password*는 데이터베이스에 연결할 때 사용자 ID와 함께 사용할 암호입니다.
- *path\_to\_sqllib*는 DB2 UDB 인스턴스 SQLLIB 디렉토리에 대한 경로입니다. 이 경로는 필수 JAR 파일로 DB2EAS를 갱신하는 데 사용됩니다.
- *instance\_name*은 DB2 UDB 인스턴스의 이름입니다.
- *path\_to\_eas*는 임베디드(embedded) 응용프로그램 서버(AS)에 대한 경로입니다.
- *fenced\_userid*는 분리(fenced) 사용자에게 대한 사용자 ID입니다.

DB2 UDB용 응용프로그램 서버(AS)를 사용 가능하게 하면 응용프로그램 서버(AS)가 자동으로 시작됩니다.

### **로컬로 DB2 UDB용 응용프로그램 서버(AS) 시작**

응용프로그램 서버(AS)는 .NET 환경에서 웹 서비스를 작성하거나 XMR(XML Metadata Registry)만 실행하여 시스템의 분리(fenced) 사용자 ID로 시작해야 합니다.

### **리모트로 DB2 UDB용 응용프로그램 서버(AS) 시작**

이 절은 제거됩니다. DB2 UDB용 응용프로그램 서버(AS)는 더이상 리모트 관리를 지원하지 않습니다.

### **로컬로 DB2 UDB용 응용프로그램 서버(AS) 중지**

응용프로그램 서버(AS)는 .NET 환경에서 웹 서비스를 작성하거나 XMR(XML Metadata Registry)만 실행하여 시스템의 분리(fenced) 사용자 ID로 중지해야 합니다.

### **리모트로 DB2 UDB용 응용프로그램 서버(AS) 중지**

이 절은 제거됩니다. DB2 UDB용 응용프로그램 서버(AS)는 더이상 리모트 관리를 지원하지 않습니다.

### **DB2 UDB용 응용프로그램 서버(AS) 설치 제거**

이 절은 제거됩니다. DB2 UDB용 응용프로그램 서버(AS)는 더이상 리모트 관리를 지원하지 않습니다.

## **DB2 임베디드(embedded) 응용프로그램 서버(AS)의 개선사항**

DB2 임베디드 응용프로그램 서버(AS)의 사용 가능 데이터베이스는 32비트 인스턴스에 있어야 합니다. DB2 임베디드 응용프로그램 서버(AS)에서 액세스하는 데이터베이스는 32비트나 64비트 인스턴스에 위치할 수 있습니다.

## **DB2 웹 도구 전개**

JDK 1.4를 사용하는 응용프로그램 서버는 DB2 웹 도구 전개 중 더 이상 CLASSPATH 변수의 사용자 정의를 요구하지 않습니다. XML 구문 분석기 및 변환기에 대한 종속성

을 비롯하여 모든 종속성이 이제는 웹 모듈과 함께 전개되고 J2EE 스펙에 따라 WEB-INF\lib 디렉토리에서 로드될 것으로 예상됩니다. 이 변경사항은 두 가지의 정보 주제에 영향을 줍니다.

- WebLogic 응용프로그램 서버에서의 DB2 웹 도구 전개
- 다른 응용프로그램 서버에서의 DB2 웹 도구 전개

갱신된 주제는 다음과 같습니다.

### **WebLogic 응용프로그램 서버(AS)에서 DB2 웹 도구 전개**

이 태스크는 BEA WebLogic 7.0에서 DB2 웹 도구(웹 명령 센터 및 웹 Health Center 포함)를 전개하고 구성하는 방법을 설명합니다. 이 도구는 웹 브라우저를 통해 DB2 서버에 대한 액세스를 제공하기 위해 웹 서버에서 웹 응용프로그램으로 실행합니다.

#### **전제조건:**

WebSphere에 DB2 웹 도구를 설치하기 전에, 다음을 갖추었는지 확인하십시오.

- BEA WebLogic 7.0 응용프로그램 서버(AS)
- IBM DB2 Administration Client 버전 8
- HTML 4.0을 준수하는 웹 브라우저

주: DB2 웹 도구는 Netscape 4.x, Netscape 6.x, Netscape 7.x, Mozilla 1.x, Internet Explorer 5.x, Opera 6.x, Konqueror 3.x(Linux) 및 EudoraWeb 2.x(Palm OS) 를 사용하여 테스트되었습니다. 테스트되지 않은 특정 웹 브라우저를 사용하려면 명시적 참조가 servlet 구성에 추가되어야 합니다.

#### **제한사항:**

DB2 웹 도구 전개로 다음 제한사항이 적용됩니다.

- 중간 층과 DB2 서버 사이의 다중 언어 및 코드 페이지 변환은 지원되지 않습니다. 서버의 언어가 표시된 언어인 경우에도, 일부 문자는 올바르게 표시되지 않습니다.
- 웹 Health Center의 데이터베이스, 테이블 스페이스 및 테이블 스페이스 컨테이너에 대한 Health 경보를 보려면, 데이터베이스가 웹 응용프로그램 서버(AS)에서 카탈로 그화되어야 합니다.
- 웹 브라우저 단추(중지, 뒤로, 실행기록)는 DB2 웹 도구를 사용하는 동안 사용할 수 없습니다.
- DB2 웹 도구로 Netscape Navigator 4를 사용 중이면, 브라우저 화면은 올바르게 새로 표시되지 않을 수도 있습니다. 이러한 문제점이 발생하면, 창을 최소화한 후 다시 최대화하여 화면을 새로 표시할 수 있습니다. 또한, 다른 창에서 브라우저 창을 숨긴 후 포그라운드로 다시 가져와 화면을 새로 표시할 수도 있습니다.

- DB2 시스템, 인스턴스 노드 또는 데이터베이스에 고유의 별명을 지정하려면, DB2 구성 지원 프로그램이나 DB2 제어 센터를 사용하여 응용프로그램 서버(AS)에서 명시적으로 카탈로그화해야 합니다.
- 처음 시작할 때 DB2 웹 도구는 그 다음에 시작하는 경우 보다 초기화하는 데 상당히 오랜 시간이 필요하게 됩니다. 이러한 대기 시간의 대부분은 자동 카탈로그 프로세스에 의해 발생합니다. 자동 카탈로그 기능을 사용하지 않으려면, servlet 구성을 통해 자동 카탈로그를 해제하여 대기해야 하는 시간을 줄일 수 있습니다.

주: servlet 구성 매개변수는 전개 디스크립터 파일 web.xml에서 사용 가능합니다. 매개변수 이름과 디폴트 값은 각 릴리스를 변경해야 합니다. 응용프로그램 서버(AS)를 사용하면 해당하는 인터페이스를 사용하거나 web.xml 파일을 직접 편집하여 이러한 매개변수로 변경할 수 있습니다

- 출력(결과) 버퍼가 더 큰 용량으로 구성된 경우에도 데스크탑 또는 랩탑을 사용할 때 이 버퍼의 절대 최대 크기는 1MB입니다. PDA 웹 브라우저의 경우, 1KB가 한계 크기입니다.
- Linux, UNIX 및 Windows 운영 체제에서, DB2 웹 도구는 응용프로그램 서버(AS)와 동일한 TCP/IP 네트에서 시스템을 자동으로 발견하고 카탈로그화합니다. 동일한 TCP/IP 네트의 시스템에서는 해당 IP 주소의 처음 세 자리가 동일합니다. 도구에서는 원래 리모트 TCP/IP 호스트 이름을 사용하여 DB2 시스템 노드를 카탈로그화합니다. 이름이 중복되면, 도구는 고유의 무작위 이름을 지정합니다. 응용프로그램 서버(AS)의 또 다른 DB2 Administration Server에 액세스하려면, 이 서버를 명시적으로 카탈로그화해야 합니다. 이러한 서버에는 TCP/IP를 사용하지 않는 서버 뿐만 아니라 응용프로그램 서버(AS)와 동일한 TCP/IP 네트에 없는 TCP/IP를 사용하는 서버도 포함됩니다.
- Linux, UNIX 및 Windows 운영 체제에서, DB2 웹 도구는 카탈로그화된 DB2 시스템에 있는 DB2 인스턴스 노드 및 데이터베이스를 자동으로 발견하고 카탈로그화합니다. 여러 개의 통신 프로토콜에 리모트 인스턴스를 구성할 수 있으므로, 카탈로그에는 자동으로 카탈로그화된 인스턴스에서 지원하는 프로토콜마다 별도의 노드가 있습니다. 이름이 중복되면, 도구는 고유의 무작위 이름을 지정합니다.

#### 프로시저:

WebLogic 응용프로그램 서버(AS)에 DB2 웹 도구를 설치하려면, 다음을 수행하십시오.

1. 다음을 완료하여 WebLogic 관리 콘솔을 통해 DB2 웹 도구를 전개하십시오.
  - a. WebLogic 관리 콘솔을 시작하십시오.
  - b. 창의 왼쪽 분할창에서 도메인 -> 전개 -> 웹 응용프로그램을 누르십시오.
  - c. DB2 웹 도구 웹 응용프로그램을 설치하려면 새 웹 응용프로그램 구성 링크를 누르십시오.

- d. Sqllib\tools\web\db2wa.war를 찾으려면 파일 시스템의 목록을 찾아보십시오.
- e. db2wa.war 파일 이름 옆에서 선택을 누르십시오.
- f. DB2 웹 도구를 제공하려면 사용 가능한 서버 목록에서 서버를 선택하고 회살표를 눌러 목표 서버로 이동시키십시오.

주: DB2 웹 도구가 하드 코딩한 대로 원래 이름 **db2wa**를 보존하는 것은 필수입니다.

- g. 구성 및 전개를 누르십시오.
  - h. 응용프로그램 서버(AS)가 선택된 서버에서 웹 응용프로그램의 전개 상태를 새로 고칠 때까지 기다리십시오. 성공한 경우, **Deployed=true**를 표시해야 합니다.
2. 다음에 위치한 DB2 웹 도구 웹 응용프로그램을 호출하십시오.

`http://server_name:app_server_port_number/db2wa`

예를 들면, `http://server_name:7001/db2wa`입니다.

### 다른 응용프로그램 서버(AS)에서 DB2 웹 도구 전개

이 절은 Tomcat 4.0 및 Macromedia JRun 4.0과 같은 기타 응용프로그램 서버(AS)에서 DB2 웹 도구(웹 명령 센터 및 웹 Health Center 포함)를 전개하고 구성하는 방법에 대해 설명합니다. 이 도구는 웹 브라우저를 통해 DB2 서버에 대한 액세스를 제공하기 위해 웹 서버에서 웹 응용프로그램으로 실행합니다.

#### 전제조건:

DB2 웹 도구를 설치하기 전에, 다음을 갖추었는지 확인하십시오.

- 응용프로그램 서버(AS)
  - Tomcat 4.0 Servlet/JSP 컨테이너(<http://jakarta.apache.org/tomcat/>)
  - Macromedia JRun 4.0
- IBM DB2 Administration Client 버전 8
- HTML 4.0을 준수하는 웹 브라우저

#### 제한사항:

DB2 웹 도구 전개로 다음 제한사항이 적용됩니다.

- 중간 층과 DB2 서버 사이의 다중 언어 및 코드 페이지 변환은 지원되지 않습니다. 서버의 언어가 표시된 언어인 경우에도, 일부 문자는 올바르게 표시되지 않습니다.
- 웹 Health Center의 데이터베이스, 테이블 스페이스 및 테이블 스페이스 컨테이너에 대한 Health 경보를 보려면, 데이터베이스가 웹 응용프로그램 서버(AS)에서 카탈로그화되어야 합니다.

- 웹 브라우저 단추(중지, 뒤로, 실행기록)는 DB2 웹 도구를 사용하는 동안 사용할 수 없습니다.
- DB2 웹 도구로 Netscape Navigator 4를 사용 중이면, 브라우저 화면은 올바르게 새로 표시되지 않을 수도 있습니다. 이러한 문제점이 발생하면, 창을 최소화한 후 다시 창을 가져와 화면을 새로 표시할 수 있습니다. 또한, 다른 창에서 브라우저 창을 숨긴 후 포그라운드로 다시 가져와 화면을 새로 표시할 수도 있습니다.
- DB2 UDB 시스템, 인스턴스 노드 또는 데이터베이스에 고유의 별명을 지정하려면, DB2 구성 지원 프로그램이나 DB2 제어 센터를 사용하여 응용프로그램 서버(AS)에서 명시적으로 카탈로그화해야 합니다.
- 처음 시작할 때 DB2 웹 도구는 그 다음에 시작하는 경우 보다 초기화하는 데 상당히 오랜 시간이 필요하게 됩니다. 이러한 대기 시간의 대부분은 자동 카탈로그 프로세스에 의해 발생합니다. 자동 카탈로그 기능을 사용하지 않으려면, servlet 구성을 통해 자동 카탈로그를 해제하여 대기해야 하는 시간을 줄일 수 있습니다.

주: servlet 구성 매개변수는 전개 디스크립터 파일 web.xml에서 사용 가능합니다. 매개변수 이름과 디폴트 값은 각 릴리스를 변경해야 합니다. 응용프로그램 서버(AS)를 사용하면 해당하는 인터페이스를 사용하거나 web.xml 파일을 직접 편집하여 이러한 매개변수로 변경할 수 있습니다

- 출력(결과) 버퍼가 추가로 구성된 경우에도 데스크탑 또는 랩탑을 사용할 때 이 버퍼의 절대 최대 크기는 1MB입니다. PDA 웹 브라우저의 경우, 1KB가 한계 크기입니다.
- Linux, UNIX 및 Windows 운영 체제에서, DB2 웹 도구는 응용프로그램 서버(AS)와 동일한 TCP/IP 네트에서 시스템을 자동으로 발견하고 카탈로그화합니다. 동일한 TCP/IP 네트의 시스템에서는 해당 IP 주소의 처음 세 자리가 동일합니다. 도구에서는 원래 리모트 TCP/IP 호스트 이름을 사용하여 DB2 시스템 노드를 카탈로그화합니다. 이름이 중복되면, 도구는 고유의 무작위 이름을 지정합니다. 응용프로그램 서버(AS)의 또 다른 DB2 Administration Server에 액세스하려면, 이 서버를 명시적으로 카탈로그화해야 합니다. 이러한 서버에는 TCP/IP를 사용하지 않는 서버 뿐만 아니라 응용프로그램 서버(AS)와 동일한 TCP/IP 네트에 없는 TCP/IP를 사용하는 서버도 포함됩니다.
- Linux, UNIX 및 Windows 운영 체제에서, DB2 웹 도구는 카탈로그화된 DB2 시스템에 있는 DB2 인스턴스 노드 및 데이터베이스를 자동으로 발견하고 카탈로그화합니다. 여러 개의 통신 프로토콜에 리모트 인스턴스를 구성할 수 있으므로, 카탈로그에는 자동으로 카탈로그화된 인스턴스에서 지원하는 프로토콜마다 별도의 노드가 있습니다. 이름이 중복되면, 도구는 고유의 무작위 이름을 지정합니다.

#### 프로시저:

다음은 Tomcat 4.0 또는 Macromedia JRun 4.0과 같은 응용프로그램 서버(AS)를 사용하여 DB2 웹 도구를 설치하는 프로시저입니다.

## Tomcat 4.0

1. 다음을 완료하여 Tomcat 4.0 구성 파일(CLASSPATH)을 준비하십시오.
  - a. Tomcat 4.0에 대한 경로(루트 디렉토리)를 포함하려면 새 환경/시스템 변수 **CATALINA\_HOME**을 작성하십시오(예: D:\jakarta-tomcat-4.0.3).
  - b. Tomcat Servlet/JSP 컨테이너가 작동하는지 확인하십시오.
    - 1) Tomcat의 bin 디렉토리에서 **startup.bat**를 실행하여 Tomcat을 시작하십시오.
    - 2) 웹 브라우저를 통해 기본 웹 페이지 **http://localhost:8080/**을 액세스하십시오.
2. DB2 웹 도구 설치 경로(Sqllib\tools\web\db2wa.war)를 찾고 **db2wa.war**를 Tomcat의 전개 디렉토리(Tomcat의 webapps 디렉토리)로 복사하여 DB2 웹 도구를 Tomcat Servlet/JSP 컨테이너로 전개하십시오.
3. 다음을 완료하여 Tomcat Servlet/JSP 컨테이너에서 DB2 웹 도구를 호출하십시오.
  - a. DB2 명령 창을 열고 디렉토리를 Tomcat의 bin 디렉토리로 변경하십시오.
  - b. **startup.bat**를 사용하여 Tomcat을 시작하고 새 디렉토리(**db2wa**)가 webapps 디렉토리에 추가되었는지 확인하십시오.

주: 명령 프롬프트 창에서 **startup.bat**를 실행하면 DB2PATH를 설정하지 않습니다. DB2PATH 설정을 가능하게 하려면, %DB2PATH% 환경 변수가 아닌 DB2 설치 경로를 명시적으로 참조하도록 변경해야 합니다.
  - c. DB2 웹 도구 엔터프라이즈 응용프로그램은 **http://localhost:8080/db2wa**에 위치하며 HTML 4.0 준수 웹 브라우저로 액세스될 수 있습니다.

## JRun

1. 다음 태스크를 완료하여 DB2 웹 도구의 새 응용프로그램 서버(AS)를 준비하십시오.

권장사항:

새 응용프로그램 서버(AS)가 권장되지만 필수는 아닙니다. 테스트 목적으로 디폴트 서버가 사용될 수 있으며, JVM 클래스 경로의 구성과 전개만이 필수입니다.

  - a. JRun 관리 콘솔을 시작하고 응용프로그램 서버(AS)의 관리자로 로그인하십시오.

- b. 기본 페이지의 오른쪽 상단에 있는 새 서버 작성을 사용하여 새 응용 프로그램 서버(AS)를 작성하십시오. localhost에서 호스트 이름을 변경하지 마십시오.
  - c. 새 서버 이름(DB2WebToolsServer)을 입력하고 JRun 서버 디렉토리를 누르십시오. 자동으로 값이 채워집니다.
  - d. 서버 작성 단추를 누르십시오.
  - e. 생성된 값을 기록하고 새 값을 입력하십시오.
    - JNDI 제공업체 URL
    - 웹 서버 포트 번호. 이것은 DB2 웹 도구의 URL([http://localhost:web\\_server\\_port\\_number/db2wa](http://localhost:web_server_port_number/db2wa))에서 사용되는 값입니다.
    - 웹 커넥터 프록시 포트 번호
  - f. 필요한 경우, 포트 번호 갱신을 누르고 창을 닫으십시오.
2. 다음 태스크를 완료하여 JRun 응용프로그램 서버(AS)에서 DB2 웹 도구를 전개하십시오.
    - a. 선택한 응용프로그램 서버(AS)를 시작하여 DB2 웹 도구 웹 응용프로그램(DB2WebToolsServer, 디폴트 또는 admin 이외의 기타)을 호스트하십시오.
    - b. 웹 응용프로그램을 누른 후 추가를 누르십시오.
    - c. 전개 파일 섹션을 찾아보기하여 DB2 설치 경로에서 `Sqllib\tools\web\db2wa.war` 파일을 선택하십시오.
    - d. 전개를 누르고 컨텍스트 경로가 `/db2wa`인지 확인하십시오.
    - e. 응용프로그램 서버(AS)를 선택하고 DB2 웹 도구 응용프로그램이 웹 응용프로그램 섹션에 표시되는지 확인하십시오. 이 페이지에서 적용을 누르지 마십시오.
    - f. 기본 페이지의 왼쪽 위 패널에서 홈 링크를 선택하십시오.
    - g. DB2 웹 도구(DB2WebToolsServer)가 있는 홈 뷰에서 응용프로그램 서버(AS)를 재시작하십시오.

DB2 웹 도구 엔터프라이즈 응용프로그램은 `your_web_server_port_number/db2wa`에 위치하며 HTML 4.0 호환 웹 브라우저로 액세스할 수 있습니다.

## 블록 디바이스에서의 직접 I/O(Linux)

직접 I/O는 이제 2.6 커널을 사용하는 Linux 분산을 위해 파일 시스템과 블록 디바이스 둘 다에서 지원됩니다. 블록 디바이스에서의 직접 I/O는 직접 디스크 디바이스나 원래 I/O의 디바이스 컨테이너를 지정하기 위한 대체 방식입니다. 직접 I/O의 성능은 원래 문자 디바이스 방법과 같습니다. DB2 Universal Database(UDB)는 CREATE TABLESPACE문이 컨테이너 경로의 블록 디바이스 이름을 지정할 때 테이블 스페이

스를 여는 동안 직접 I/O를 사용합니다. 이전에는 **raw** 유틸리티를 사용하는 문자 디바이스에 블록 디바이스를 바인드해야 하는 원시 I/O 방법을 통해 이러한 성능을 얻었습니다.

표 37. 직접 I/O 및 원시 I/O의 비교

직접 I/O를 통해 블록화 장치를 사용하는 원시 I/O (새 방법)	문자 장치 드라이버 및 <b>raw</b> 유틸리티를 사용하는 원시 I/O(이전 방법)
CREATE TABLESPACE dms1 MANAGED BY DATABASE USING (DEVICE '/dev/sda5' 11170736)	CREATE TABLESPACE dms1 MANAGED BY DATABASE USING (DEVICE '/dev/raw/raw1' 11170736)

DB2 UDB에서 원시 I/O의 raw 유틸리티를 사용하는 메소드를 계속 지원하지만 최신 분산에서는 이 기능을 더 이상 사용하지 않으며 향후 이 기능은 제거될 수 있습니다. 선호하는 메소드는 장치를 직접 지정하여 새 메소드를 사용하는 것입니다.

**권장사항:**

직접 디스크 액세스를 이용하려면, 직접 I/O를 사용하여 DMS 디바이스 컨테이너를 작성하여 차후에 발생할 이주 문제점을 피하도록 하십시오.

주: 직접 I/O는 Linux/390의 DB2 UDB에서 지원되지 않습니다.

## DB2 정보 센터 디먼(Linux 및 UNIX)

DB2 정보 센터 디먼은 DB2 문서 서버를 제어해야 합니다. DB2 정보 센터 설치의 일부인 디먼은 다음 두 파일로 구성됩니다.

- db2icd - 설치 스크립트
- db2ic.conf - 구성 파일

이들 파일은 다음 위치에 설치됩니다.

**AIX** /etc/db2icd

/var/db2/v81/db2ic.conf

**HP** /sbin/init.d/db2icd

/var/opt/db2/v81/db2ic.conf

**Solaris** 운영 환경

/etc/init.d/db2icd

/var/db2/v81/db2ic.conf

**Linux** /etc/init.d/db2icd

/var/db2/v81/db2ic.conf

## 정보 센터 디먼 시작 또는 중지(AIX, Solaris 운영 환경, HP, Linux)

수동으로 디먼을 시작하거나 중지해야 하는 유일한 경우는 디먼의 구성 변수를 변경할 경우입니다. 보통 디먼은 DB2 정보 센터 설치 중 작성된 실행 레벨에 따라 시스템을 시작할 때 시작됩니다.

### 프로시저:

정보 센터 디먼을 시작하거나 중지하려면 다음을 수행하십시오.

1. 이미 실행 중인 경우, 디먼을 정지시킵니다. 명령행에 다음을 입력하십시오.

```
INIT_DIR/db2icd stop
```

여기서, *INIT\_DIR*은 이전에 나열된 db2icd 파일의 설치 디렉토리입니다.

2. db2ic.conf 파일을 편집하여 디먼의 변수를 변경합니다. 이 때, 문서를 사용할 수 있는 TCP 포트 번호와 디먼 실행 중 디먼이 사용하는 임시 작업 스페이스 위치를 수정할 수 있습니다.

3. 디먼을 시작합니다. 명령행에 다음을 입력하십시오.

```
INIT_DIR/db2icd start
```

여기서, *INIT\_DIR*은 이전에 나열된 db2icd 파일의 설치 디렉토리입니다.

디먼을 시작하면 새 환경 변수가 사용됩니다.

즉시 디먼을 종료하고 재시작하기 위한 옵션도 있습니다. 명령행에 다음을 입력하십시오.

```
INIT_DIR/db2icd restart
```

여기서, *INIT\_DIR*은 이전에 나열된 db2icd 파일의 설치 디렉토리입니다.

언제라도 디먼의 상태를 점검할 수 있습니다. 명령행에 다음을 입력하십시오.

```
INIT_DIR/db2icd status
```

여기서, *INIT\_DIR*은 이전에 나열된 db2icd 파일의 설치 디렉토리입니다. 디먼은 현재 상태를 리턴하며, 활성 상태일 경우 디먼 프로세스의 ID를 표시합니다.

## 응답 파일 키워드 및 샘플 파일

응답 파일을 사용하여 DB2 정보 센터 버전 8.2를 설치하려면 다음 정보를 사용하십시오.

### 응답 파일 키워드(PROD)

```
INFORMATION_CENTER
```

### 응답 파일 이름

```
db2doce.rsp
```

## 응답 파일 설치 오류 코드

다음 오류 코드는 Windows 전용이며 Linux 및 UNIX 운영 체제에는 적용할 수 없습니다.

**3010** 설치되었습니다. 단, 설치를 완료하려면 시스템을 재시작해야 합니다.

## DB2 서버 설치에 필요한 사용자 어카운트(Windows)

### 할당량 증가

Windows XP 및 Windows Server 2003 운영 체제에서 할당량 증가 사용자 권한이 프로세스에 맞게 메모리 할당량 조정으로 변경되었습니다.

### DB2 설치 프로그램이 부여한 사용자 권한 - 디버그 프로그램

DB2 설치 프로그램은 디버그 프로그램 사용자 권한을 부여하지 않습니다. DB2 설치 프로그램은 다음과 같은 사용자 권한을 부여합니다.

- 운영 체제의 일부로 작동
- 토큰 오브젝트 작성
- 메모리에서 페이지 잠금
- 서비스로 로그인
- 할당량 증가
- 프로세스 레벨 토큰 바꾸기

## 비동기 I/O 지원(Linux)

Linux(2.6 및 일부 2.4 커널)에서 원시 디바이스와 O\_DIRECT 파일 시스템에 대한 비동기 I/O(AIO) 지원을 사용할 수 있습니다. AIO는 페이지 정리 성능을 향상시킵니다. **db2set** 명령을 실행하여 Linux에서 AIO를 사용하거나 사용하지 않을 수 있습니다.

AIO를 사용하려면, 사용자가 libaio-0.3.98 이상을 설치하고 AIO를 지원하는 커널을 가지고 있어야 합니다. 또한 **db2set DB2LINUXAIO=true** 명령을 실행하고 DB2 Universal Database를 재시작해야 합니다.

## DB2 UDB 64비트 라이브러리 링크를 작성하도록 수정된 db2ln(Linux 및 UNIX)

DB2 Universal Database(UDB) 버전 8의 이전 레벨에서 **db2ln** 명령은 /usr/lib 및 /usr/include 아래에 특정 DB2 링크를 작성했습니다. 32비트 및 64비트 DB2 UDB 인스턴스가 지원되는 플랫폼에서, 이러한 링크는 디폴트로 DB2DIR/lib64 또는 DB2DIR/include64 아래에 있는 라이브러리 파일 또는 포함 파일을 가리킵니다. 여기서, DB2DIR은 DB2 UDB 버전 8이 설치된 디렉토리입니다. 디폴트값을 사용하지 않으려는 경우, **db2ln** 명령을 -w 플래그와 함께 실행하여 비트 너비를 지정할 수 있습니다.

db2ln -w 32|64

이 명령은 일부 플랫폼에서 DB2 UDB 32비트 인스턴스가 64비트 인스턴스와 공존하지 않도록 합니다.

DB2 UDB 버전 8.2부터 **db2ln** 명령은 이러한 플랫폼의 해당 디렉토리에 DB2 64비트 라이브러리 링크를 작성합니다. 이 경우, -w 플래그는 /usr/include 디렉토리를 채우는 데만 사용됩니다. **db2ln** 명령이 DB2 UDB 라이브러리 파일 링크를 작성하면, 지원 플랫폼에 32비트 및 64비트 링크가 작성됩니다. 따라서 32비트 인스턴스와 64비트가 모두 존재하게 되며 동시에 실행할 수 있습니다.

일부 Linux 배포판에서 libc development rpm은 /usr/lib/libdb2.so 또는 /usr/lib64/libdb2.so 라이브러리와 함께 제공됩니다. 이 라이브러리는 Sleepycat Software의 Berkeley DB 구현에 사용되고 IBM의 DB2 UDB와 연관되지 않습니다. 그러나 이 파일을 사용하면 **db2ln** 명령 및 **db2rmln** 명령이 기능하지 않습니다. **db2ln** 명령은 파일을 겹쳐쓰지 않으며 **db2rmln** 명령은 파일을 제거하지 않습니다. 이 경우, DB2 UDB를 사용하여 응용프로그램을 컴파일하려면 컴파일 및 링크 프로세스에서 각각 DB2 UDB 헤더 및 라이브러리의 전체 경로를 제공해야 합니다. 이 방법은 같은 컴퓨터의 여러 DB2 UDB 릴리스에 대해 컴파일 및 링크를 허용하므로 권장됩니다.

**db2ln** 명령 사용의 제한사항에 대한 세부사항은 DB2 UDB 버전 8.2 설치 및 구성 매뉴얼을 참조하십시오.

---

## Query Patroller

### 쿼리 클래스 동작 갱신

Query Patroller Center 또는 Query Patroller 명령행에서 다음과 같은 작업을 수행할 때 경고 메시지가 리턴됩니다.

- 쿼리 클래스 추가
- 쿼리 클래스 제거
- 쿼리 클래스에 대한 최대 쿼리 비용 갱신

다음과 같은 경고 메시지가 나타납니다.

DQP1024W 서버를 재시작할 때까지 쿼리 클래스 작성, 변경 또는 제거가 적용되지 않습니다.

이와 마찬가지로 *DB2 Query Patroller™ Guide: Installation, Administration, and Usage* 버전 8.2에서도 쿼리 클래스를 작성, 변경 또는 제거한 후 Query Patroller 서버를 재시작 해야만 변경사항이 적용된다고 언급되어 있습니다.

이 안내서의 메시지와 내용은 더 이상 정확하지 않습니다. 이전에 언급된 세 가지 쿼리 클래스 태스크는 큐에 대기되거나 실행 중인 쿼리가 아닐 경우 즉시 적용됩니다. 큐에

대기되거나 실행 중인 쿼리(새로 제출된 쿼리 포함)가 있는 경우, 큐에 대기되거나 실행 중인 쿼리가 완료된 후 쿼리 클래스의 변경사항이 적용됩니다. 큐에 대기되거나 실행 중인 모든 쿼리가 완료되기를 기다리지 않으려면 Query Patroller 서버를 재시작해야 합니다.

주: 이전 버전의 Query Patroller와 마찬가지로 쿼리 클래스의 최대 쿼리 수 갱신은 언제나 즉시 적용됩니다.

## 관리 쿼리 상태에 대한 정의 갱신사항

취소됨 및 완료 쿼리 상태의 의미는 다음과 같이 갱신되었습니다.

**취소됨** 프로파일에 편집 권한의 MONITORING 특권이 있는 관리자, 제출자 또는 운영자에 의해, Query Patroller Center 운영자에 의해, Query Patroller Center 또는 Query Patroller 명령행을 통해 쿼리가 취소되었습니다. 실행 중, 보류됨, 해제됨 및 큐에 대기됨 상태의 쿼리만 취소할 수 있습니다.

**완료** 쿼리가 완료되었습니다.

주: 쿼리 자체가 오류없이 완료된 경우라도 **DB2 force** 응용프로그램과 같은 외부 이벤트에 의해 완료된 경우에는 응용프로그램이 오류를 수신할 수 있습니다.

## Query Patroller 실행기록 데이터 생성 프로그램을 실행하기 전에 Explain 테이블 작성

Query Patroller에 대한 실행기록 데이터 생성 프로그램을 실행할 때, Explain 테이블이 이미 존재하지 않는 경우 사용자에게 대한 생성 프로그램이 작성됩니다. 그러나 실행기록 데이터 생성 프로그램을 실행하기 전에 Explain 테이블을 작성하는 것을 적극 권장합니다. Explain 테이블을 작성할 때 동일한 파티션에서 작성하는지 확인하십시오. 동일한 파티션에서 Explain 테이블을 활성화적으로 작성하면 Explain 기능의 성능이 향상됩니다. 이러한 향상은 실행기록 데이터 생성 프로그램의 성능을 증진시킵니다.

## 실행기록 분석을 위한 Query Patroller 로그 파일 점검

쿼리 활동 초과 시간(실행기록 분석) 보고서의 **Explain** 실행 컬럼이 쿼리에 대한 실행 실패 상태를 표시할 경우, 실행기록 데이터가 해당 쿼리에 대해 생성되지 않습니다. 그러므로 이 쿼리는 실행기록 분석 보고서 또는 그래프에 표시되지 않습니다. 버전 8의 문서로 쿼리가 실패한 이유를 판별하려면 qpuser.log 파일을 검토하십시오.

qpuser.log 파일을 검토하고 qpdialog.log 파일도 점검해야 합니다.

## 실행기록 데이터 생성 프로그램의 비정상 종료

실행기록 데이터 생성 프로그램을 실행하다가 비정상적인 방법으로 종료한 경우, 다음에 실행기록 데이터 생성 프로그램을 실행하려 할 때 오류 메시지를 수신하게 됩니다. 비정상 종료의 예는 다음과 같습니다.

- DB2 Universal Database가 예기치 않게 중지함
- db2stop force 명령 발행
- killdb2 명령 발행

실행기록 데이터 생성 프로그램이 비정상적으로 종료된 경우, 실행기록 데이터 생성 프로그램을 재실행하기 전에 다음 명령을 발행해야 합니다.

```
qp -d database generate historical_data stop
```

여기서, *database*는 명령이 실행되는 데이터베이스를 식별합니다.

## 동적 쿼리 클래스 갱신사항

특정 쿼리 클래스 조작의 경우 갱신사항을 적용하기 위해 Query Patroller를 중지했다가 재시작할 필요가 없습니다.

다음 표의 활성 쿼리는 상태가 실행 중 또는 큐에 대기된 쿼리입니다.

표 38. 쿼리 클래스 변경사항 적용을 위한 조건

변경 속성	변경사항 적용을 위한 조건
쿼리 클래스의 추가, 제거 또는 갱신	활성 쿼리가 없을 경우, 변경사항은 즉시 적용됩니다.
최대 쿼리 수의 변경만 포함된 쿼리 클래스의 갱신	활성 쿼리가 있더라도 즉시 적용됩니다.
최대 쿼리 비용의 변경만 포함된 쿼리 클래스의 갱신	<p>활성 쿼리가 있을 때 다음의 경우에 변경사항이 적용됩니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Query Patroller가 중지되었다가 재시작되는 경우</li> <li>• 활성 쿼리가 더 이상 없을 경우</li> </ul> <p>주: 최대 쿼리 비용에 대한 변경이 보류 중인 경우, 임의의 종류의 후속 쿼리 클래스 갱신사항은 위의 두 조건 중 하나가 충족될 때까지 적용되지 않습니다.</p>
쿼리 클래스의 추가 또는 제거	<p>활성 쿼리가 있을 때 다음의 경우에 추가 또는 제거가 적용됩니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Query Patroller가 중지되었다가 재시작되는 경우</li> <li>• 활성 쿼리가 더 이상 없을 경우</li> </ul>

## 중첩 쿼리 작동

중첩 쿼리는 큐에 대기될 수 없습니다. 대신 일반적으로 큐에 대기를 발생시키는 임계값을 초과할 경우 중첩 쿼리가 즉시 실행됩니다.

## SQL문 유형별 제한사항

이전 문서와 달리, 다음 명령문이 포함된 쿼리를 큐에 대기시킬 수 있습니다.

- 호스트 변수와 함께 정적 SQL이 포함된 쿼리
- 식별 값 함수(IDENTITY\_VAL\_LOCAL) 또는 NEXT VALUE FOR 또는 PREVIOUS VALUE FOR와 같은 시퀀스 값 함수가 포함된 쿼리

## 터미널 서비스 클라이언트를 사용할 때 해상도 제한사항

해상도 640x480에서 터미널 서비스 클라이언트를 사용하여 Query Patroller Center를 실행 중인 리모트 데스크탑에 연결할 때, 제출 환경설정 창이 공백으로 표시될 수 있습니다. 제출 환경설정 창이 적절하게 표시되도록 하려면 640x480 보다 높은 해상도를 사용해야 합니다.

## 쿼리 제출에 대한 새 그룹 지원

버전 8.2부터는 DB2 Universal Database(UDB)가 운영 체제 그룹을 벗어나서 사용자 그룹을 지원합니다. 따라서 Query Patroller Center의 쿼리 제출 환경설정 창에서 사용할 제출자 프로파일 드롭 다운 목록이 약간 변경되었습니다.

로그인했지만 Query Patroller 사용자 관리에 대한 편집 특권이나 DBADM 권한이 없는 경우, 자신에 대한 제출 환경설정만 추가하거나 갱신할 수 있습니다. 이 경우, 사용할 제출자 프로파일 드롭 다운 목록에는 사용자가 속하는 운영 체제 그룹 대신 사용자가 속하는 DB2 UDB 그룹의 기존 제출자 프로파일이 포함됩니다.

로그인했고 Query Patroller 사용자 관리에 대한 편집 특권이나 DBADM 권한이 있는 경우, 다른 사용자에게 대한 제출 환경설정을 추가하거나 갱신할 수 있습니다. 이 경우, 사용할 제출자 프로파일 드롭 다운 목록에는 기존의 모든 그룹 제출자 프로파일이 포함됩니다.

## Query Patroller 스케줄 제한

Query Patroller Center에서 스케줄에 대해 작업할 때, 스케줄 창을 사용하여 스케줄을 파일에 저장한 후 나중에 임포트할 수 있습니다. FixPak 6이나 이전 버전을 사용하여 저장한 스케줄이 있으면, 버전 8.2 이상을 사용하여 스케줄을 임포트할 수 없습니다. 이 제한사항은 DB2 UDB 버전 8.2에서 도입된 JDK 레벨 사이의 순번 매김에서의 변경 때문입니다.

## RUN IN BACKGROUND QUERY 명령을 사용하기 위해 필요한 권한

RUN IN BACKGROUND QUERY 명령을 실행하려면 사용자가 원래 쿼리를 제출한 제출자여야 합니다.

## 결과 테이블의 별명 작성

Query Patroller 버전 8.1 FixPak 5에서 Query Patroller는 쿼리 제출자의 권한 부여 ID와 일치한 스키마에서 결과 테이블을 작성하는 것을 중지했습니다. 대신, Query Patroller는 공통 DB2QPRT 스키마에서 결과 테이블 작성을 시작했습니다. 제출자의 스키마를 사용하여 결과 테이블을 참조할 수 있도록, Query Patroller 버전 8.2에서는 Query Patroller가 작성하는 새 결과 테이블마다 자동으로 별명을 작성하는 옵션을 도입했습니다. 결과 테이블은 DB2QPRT 스키마에서 작성되며 별명은 제출자의 권한 부여 ID와 일치하는 스키마에서 작성됩니다.

이 옵션을 설정하거나 해제하려면 CREATE\_RESULT\_TABLE\_ALIASES 옵션과 함께 UPDATE QP\_SYSTEM 명령을 실행하십시오.

```
►► UPDATE QP_SYSTEM USING _____
 |
 |-----DEFAULT-----►
 |
 |-----CREATE_RESULT_TABLE_ALIASES-----►
 |
 |-----' Y '-----►
 |
 |-----' N '-----►
```

## 상위 항목이 삭제된 결과 테이블 별명 제거

CREATE\_RESULT\_TABLE\_ALIASES 옵션으로 작성된 별명은 결과 테이블이 삭제될 때 자동으로 삭제됩니다. 그러나 해당되는 별명을 삭제하지 않고 결과 테이블을 삭제할 수 있는 두 가지 상황이 있습니다.

- qp 명령행이나 Query Patroller Center를 사용하지 않고 수동으로 결과 테이블을 삭제할 경우
- 쿼리 제출자가 아니며 DBADM 권한을 가지고 있지 않은 운영자의 권한으로 qp 명령행이나 Query Patroller Center를 사용하여 결과 테이블을 삭제할 경우

해당되는 결과 테이블을 가지고 있지 않은 별명을 정리하기 위해 새 명령인 REMOVE\_RESULT\_TABLE\_ALIASES가 작성되었습니다. 이 명령은 결과 테이블이 Query Patroller에서 스케줄된 결과 테이블 제거 프로세스의 일부로 제거될 때마다 자동으로 실행됩니다. REMOVE\_RESULT\_TABLE\_ALIASES 명령은 다음 쿼리를 사용하여 제거할 별명의 목록을 확보합니다.

```
with a as (select tabschema, tablename from syscat.tables
 where type = 'A' and tablename like 'QUERY%_RESULTS'),
 t as (select tablename from syscat.tables
 where type = 'T' and tablename like 'QUERY%_RESULTS')
select all tabschema, tablename from a
where not exists (select * from t where t.tablename=a.tablename)
```

### 전제조건:

DBADM 권한이 있어야 합니다.

### 프로시저:

1. REMOVE\_RESULT\_TABLE\_ALIASES 명령 발행

이 명령은 해당되는 결과 테이블이 삭제된 후 존재하는 모든 별명을 제거합니다. 별명은 원래 결과 테이블을 작성하기 위해 Query Patroller에서 작성된 것입니다.

명령 구문:

```
▶▶—REMOVE RESULT_TABLE_ALIASES—▶▶
```

주: 명령 인터페이스를 사용하여 Query Patroller 명령을 입력하는 방법이나 Query Patroller 명령에 대한 일반적인 구문에 대해서는 Query Patroller 명령 인터페이스를 참조하십시오.

## 분리(Fenced) 사용자 ID에 필요한 qpdiaq.log 파일 및 경로에 대한 쓰기 액세스

Query Patroller는 qpdiaq.log 파일에 항목을 로그하는 일부 분리(fenced) 스토어드 프로시저를 사용합니다. 그러므로, 분리 사용자 ID에 qpdiaq.log 파일 및 qpdiaq.log 파일이 위치하는 경로에 대한 쓰기 액세스가 있어야 합니다.

---

## 빠른 시작

### 메모리 요구사항

DB2 UDB(Universal Database)에 필요한 RAM 크기는 256MB 이상이어야 합니다. DB2 UDB 및 DB2 GUI 도구만 실행하는 시스템의 경우 RAM 메모리의 필수 크기는 512MB 이상이어야 합니다. 그러나 성능을 개선시키려면 RAM 메모리로 1GB가 권장됩니다. 이 요구사항에는 시스템에서 실행하는 다른 소프트웨어의 추가 메모리 요구사항은 들어 있지 않습니다.

메모리 요구사항을 판별하려면 다음을 염두에 두어야 합니다.

- DB2 클라이언트를 지원하려면 5개 클라이언트를 동시에 연결하는 경우의 메모리 요구사항이 적용됩니다. 5개의 클라이언트 연결당 추가로 RAM에 16MB가 필요합니다.
- 메모리 요구사항은 데이터베이스 시스템의 크기 및 복잡도와 데이터베이스 활동 범위 및 시스템에 액세스하는 클라이언트 수에 따라 영향을 받습니다.
- Linux 운영 체제에서 RAM 크기의 2배 이상인 SWAP 공간은 권장되기는 하지만 필수는 아닙니다.

### DB2 UDB 클라이언트 자원 명시

8.1 버전의 클라이언트용 DB2 빠른 시작 안내서의 "DB2 클라이언트" 주제에는 다음 내용이 언급되어 있습니다.

DB2 클라이언트는 클라이언트 릴리스 레벨보다 두 릴리스 이후 또는 한 릴리스 이전의 DB2 서버 및 같은 릴리스 레벨의 서버에 연결할 수 있습니다.

이 문장이 다음과 같이 변경되었습니다.

일부 환경에서는 버전 N 클라이언트에서 버전 N + 2 서버로 연결할 수 있지만, 이 연결은 버전 N의 서비스가 제공되는 경우에만 지원되는 구성입니다. 버전 N의 서비스가 제공되지 않으면 더 이상 이 구성이 지원되지 않습니다.

DB2 버전 7은 서비스에서 제외되므로 DB2 버전 8 서버에 연결하는 DB2 버전 7 클라이언트는 더 이상 지원되지 않습니다.

## 커널 매개변수 수정(Linux)

DB2 UDB 설치 전에 Linux 커널 매개변수를 갱신할 수 있습니다. DB2 UDB는 필요할 경우 자동으로 IPC 한계를 올립니다. 특정 요구사항에 따라 차후에 이러한 한계를 더 높게 올릴 수 있습니다.

**전제조건:**

커널 매개변수를 수정하려면 루트 권한이 있어야 합니다.

**프로시저:**

커널 매개변수를 갱신하려면 다음을 수행하십시오.

### Red Hat 및 SuSE

2.4.x 시리즈 커널을 사용하는 시스템은 DB2 UDB에 일부 동시 연결할 수 있는 메시지 큐 매개변수(msgmni)에 대한 디폴트값을 가집니다. 또한 DB2 UDB를 정상적으로 실행하려면 세마포어 배열 매개변수를 변경해야 합니다. 공유 메모리 세그먼트, 세마포어 배열 및 메시지 큐 한계를 점검하려면 **ipcs -l** 명령을 발행하십시오.

**ipcs -l** 명령의 출력은 다음과 같습니다.

```
ipcs -l

----- 공유 메모리 한계 -----
 최대 세그먼트 수 = 4096 // SHMMNI
 최대 세그먼트 크기(KB) = 262144 // SHMMAX
 최대 총 공유 메모리(KB) = 8388608 // SHMALL
 최소 세그먼트 크기(바이트) = 1

----- 세마포어 한계 -----
 최대 배열 수 = 1024 // SEMMNI
 배열 당 최대 세마포어 수 = 250
 최대 세마포어 시스템 넓이 = 256000
 semop 호출 당 최대 op 수 = 32
 세마포어 최대 값 = 32767

----- 메시지: 한계 -----
 최대 큐 시스템 넓이 = 1024 // MSGMNI
 최대 메시지 크기(바이트) = 65535 // MSGMAX
 디폴트 최대 큐 크기(바이트) = 16384 // MSGMNB
```

여기서

최대 세마포어 시스템 넓이 =  
최대 배열 수 x 최대 세마포어/배열

32비트 Linux 커널의 경우 다음 항목을 디폴트 시스템 제어 구성 파일 /etc/sysctl.conf에 추가하여 커널 매개변수를 수정하십시오.

```
kernel.msgmni = 1024
kernel.sem = "250 256000 32 1024"
kernel.shmmax=268435456
```

64비트 Linux 커널의 경우 다음 항목을 디폴트 시스템 제어 구성 파일 /etc/sysctl.conf에 추가하여 커널 매개변수를 수정하십시오.

```
kernel.msgmni = 1024
kernel.sem = "250 256000 32 1024"
kernel.shmmax=1073741824
```

-p 매개변수와 함께 sysctl를 실행하여 디폴트 파일 /etc/sysctl.conf의 sysctl 설정값을 로드하십시오.

```
sysctl -p
```

네트워크 초기화 스크립트로 시작 시 sysctl.conf 파일의 항목을 읽어옵니다.

일부 배포판의 경우, 재시작 때마다 커널 매개변수를 설정할 수 있도록 sysctl -p를 rc.local과 같은 시스템 초기화 파일 중 하나에 추가할 수 있습니다.

## 커널 매개변수 수정(Solaris 운영 환경)

다음 정보는 DB2 서버 빠른 시작 안내서의 "커널 매개변수 수정(Solaris 운영 환경)" 주제에 대한 정정사항입니다.

정상적으로 작동하는 DB2 UDB의 경우 시스템의 커널 구성 매개변수를 갱신하는 것이 좋습니다. **db2osconf** 유틸리티를 사용하여 권장된 커널 매개변수를 제안할 수 있습니다.

**db2osconf** 명령을 사용하려면 먼저 DB2 UDB를 설치해야 합니다. **db2osconf** 유틸리티는 \$DB2DIR/bin에서만 실행될 수 있습니다.

커널 매개변수를 수정한 후에는 시스템을 재시작해야 합니다.

## 다운로드 가능한 DB2 Universal Database Express Edition Version 8.2 Basics 매뉴얼

IBM DB2 Universal Database Express(DB2 UDB Express)는 DB2 Universal Database 버전 8 제품군의 최신 구성원입니다. 이는 우수 제품으로 수상된 IBM DB2

UDB 관계형 데이터베이스의 파워, 기능 및 신뢰성을 간편한 패키징, 설치 그리고 최소 투자 비용으로 가능한 전개와 결합함으로써, 중소기업의 데이터 관리 요구사항을 충족 시킵니다.

DB2 UDB Express는 자사 응용프로그램 소프트웨어 솔루션에 통합된 설치가 용이한 데이터베이스를 필요로 하는 사내용 데이터베이스 기술을 지닌 고객용으로 설계되었습니다. 이 제품은 독립형 및 근거리 통신망(LAN) 환경에서 로컬 및 리모트 응용프로그램을 지원하는 DB2 UDB의 다중 사용자 버전입니다.

DB2 UDB Express에 대한 자세한 정보는 DB2 UDB 제품 매뉴얼 웹 페이지인 <http://www.ibm.com/software/data/db2/udb/support/manualsv8.html>에서 *DB2 Express Edition* 빠른 시작과 *DB2 Universal Database Express Edition Version 8.2 Basics* 를 참조하십시오.

## 데이터베이스가 이주 준비 상태인지 확인

다음의 전제조건 절은 데이터베이스가 이주 준비 상태인지 확인하는 방법을 설명하는 주제의 버전 8.2에 있습니다.

### 전제조건

인스턴스 소유자의 홈 디렉토리에 있는 migration.log 파일에 "실행 중인 DB2CKMIG의 버전: VERSION 8" 텍스트가 있는지 확인하십시오.

이 전제조건은 사실 프로시저 끝에 수행되는 이주 후의 단계입니다.

## DB2 UDB의 일반 기준 인증

일반 기준에 대해 인증된 DB2 UDB 구성에 대한 권한 정보는 <http://niap.nist.gov/cc-scheme>을 참조하십시오.

---

## Spatial Extender

### Spatial Extender 설치 확인

runGseDemo 샘플 프로그램을 사용하면 DB2 Spatial Extender의 응용프로그램 프로 그래밍에 친숙하게 됩니다. 샘플 프로그램이 공간적으로 사용 가능한 데이터베이스를 작성하고 그 데이터베이스의 데이터에 대해 공간 분석을 수행하기 위해 취하는 단계에 대한 설명은 "DB2 Spatial Extender 샘플 프로그램" 제목의 주제를 참조하십시오. 이 주제는 정보 센터와 *Spatial Extender* 및 *Geodetic Extender* 사용자 안내 및 참조서에 있습니다.

DB2 Spatial Extender는 다른 샘플 프로그램인 seBankDemoRunBankDemo를 제공합니다. 이 샘플 프로그램은 기존 정보 시스템에 공간 성능을 추가하는 방법을 보여줍니다.

두 샘플 프로그램에 대한 자세한 정보는 다음 디렉토리에 있는 Readme 파일을 참조하십시오.

#### Windows

```
~\sql11ib\samples\spatial
~\sql11ib\samples\spatial\bank
```

#### Linux 및 UNIX

```
~/sql11ib/spatial
~/sql11ib/spatial/bank
```

---

## SQL 관리 루틴

### SNAP\_GET\_DYN\_SQL 테이블 함수의 결과 세트에 문서화된 잘못된 컬럼 이름

DB2 정보 센터 버전 8.2.2(버전 8.1 FixPak 9와 동일)의 "SNAP\_GET\_DYN\_SQL 테이블 함수" 주제에서 SNAP\_GET\_DYN\_SQL 테이블 함수에 대한 결과 세트의 문서화가 올바르지 않습니다.

컬럼 중 하나가 STMT\_TXT로 올바르지 않게 문서화되었습니다.

출력 컬럼의 올바른 이름은 STMT\_TEXT입니다.

### 버전별 뷰를 갖는 스냅샷 모니터 테이블 함수

버전별 뷰는 DB2 Universal Database 버전 8.2.2(버전 8.1 FixPak 9와 동일)부터 도입된 다음의 스냅샷 모니터 테이블 함수에 정의되어 있습니다.

- SNAP\_GET\_CONTAINER
- SNAP\_GET\_DB
- SNAP\_GET\_DYN\_SQL
- SNAP\_GET\_STO\_PATHS
- SNAP\_GET\_TAB
- SNAP\_GET\_TBSP
- SNAP\_GET\_TBSP\_PART

버전별 뷰는 다음과 같습니다.

- SYSCATV82.SNAPCONT
- SYSCATV82.SNAPDB
- SYSCATV82.SNAPDYNSQL
- SYSCATV82.SNAPSTOPATHS
- SYSCATV82.SNAPTAB

- SYSCATV82.SNAPTBSpace
- SYSCATV82.SNAPTBSpacePART

스냅샷 모니터 테이블 함수의 결과 테이블이 릴리스 간의 이주로 변경되지 않는다고 보장할 수 없기 때문에, 결과 테이블을 보장하려면 버전별 뷰를 사용하는 것이 좋습니다. 각 뷰에는 관련된 스냅샷 모니터 테이블 함수의 결과 테이블에 속한 모든 열이 포함되어 있습니다.

## 최소 8K 이상의 페이지 크기로 된 사용자 임시 테이블 스페이스를 요구하는 GET\_DB\_CONFIG 프로시저

GET\_DB\_CONFIG 프로시저를 사용하려면 사용자 임시 테이블 스페이스의 페이지 크기가 최소 8K 이상이어야 합니다.

GET\_DB\_CONFIG 프로시저의 사용 방법을 보여주는 문서화된 예는 다음과 같은 예로 바뀌어야 합니다.

명령행 처리기(CLP)를 사용하여 *logretain* 및 *userexit* 데이터베이스 구성 매개변수의 값을 변경하십시오. GET\_DB\_CONFIG 프로시저를 호출하여 디스크에 있는 원래 값과 메모리에 있는 갱신된 값을 검색하십시오.

```
UPDATE DB CFG USING LOGRETAIN RECOVERY USEREXIT YES
CALL SYSPROC.GET_DB_CONFIG()
```

다음은 이 프로시저 호출의 출력 중 일부 내용을 보여주는 예입니다.

```
Result set 1

DBCNFIGN_TYPE ... LOGRETAIN ... USEREXIT...

 0 1 1
 1 0 0
```

2 record(s) selected.

Return Status = 0

---

## SQL 참조서

### EXPLAIN\_DIAGNOSTIC: 새 Explain 테이블

EXPLAIN\_DIAGNOSTIC 테이블에는 EXPLAIN\_STATEMENT 테이블에 설명된 명령문의 특정 인스턴스용으로 생성된 각 진단 메시지에 대한 항목이 들어 있습니다.

EXPLAIN\_GET\_MSGS 테이블 함수는 EXPLAIN\_DIAGNOSTIC 및 EXPLAIN\_DIAGNOSTIC\_DATA Explain 테이블에 대해 쿼리를 실행하고 형식화된 메시지를 리턴합니다.

표 39. EXPLAIN\_DIAGNOSTIC 테이블

컬럼 이름	데이터 유형	널(NULL) 입력 가능	키 <sup>1</sup>	설명
EXPLAIN_REQUESTER	VARCHAR(128)	아니오	PK, FK	이 Explain 요청의 초기화자의 권한 부여 ID.
EXPLAIN_TIME	TIMESTAMP	아니오	PK, FK	Explain 요청의 초기화 시간.
SOURCE_NAME	VARCHAR(128)	아니오	PK, FK	동적 명령문이 설명될 때 실행중인 패키지의 이름 또는 정적 SQL 이 설명될 때 소스 파일의 이름.
SOURCE_SCHEMA	VARCHAR(128)	아니오	PK, FK	Explain 요청 소스의 스키마 또는 규정자.
SOURCE_VERSION	VARCHAR(64)	아니오	PK, FK	Explain 요청 소스의 버전.
EXPLAIN_LEVEL	CHAR(1)	아니오	PK, FK	이 행이 관련된 Explain 정보의 레벨.

가능한 값은 다음과 같습니다.

- **O**: 원래 텍스트(사용자 입력 텍스트)
- **P**: PLAN SELECTION

STMTNO	INTEGER	아니오	PK, FK	이 Explain 정보가 관련된 패키지 내의 명령문 번호. 동적 Explain SQL문을 1로 설정하십시오. 정적 SQL문의 경우 이 값은 SYSCAT.STATEMENTS 카탈로그 뷰에 사용된 값과 같습니다.
SECTNO	INTEGER	아니오	PK, FK	이 SQL문이 들어 있는 패키지 내의 섹션 번호. 동적 Explain SQL문의 경우 이 값은 런타임에 이 명령문에 대한 섹션을 유지하는 데 사용되는 섹션 번호입니다. 정적 SQL문의 경우 이 값은 SYSCAT.STATEMENTS 카탈로그 뷰에 사용된 값과 같습니다.
DIAGNOSTIC_ID	INTEGER	아니오	PK	EXPLAIN_STATEMENT 테이블에 있는 명령문의 특별한 인스턴스에 대한 진단 ID.
CODE	INTEGER	아니오	아니오	각 진단 메시지에 지정된 고유 번호. 메시지 API에서 이 번호를 사용하여 진단 메시지의 전체 텍스트를 검색할 수 있습니다.

1. PK는 해당 컬럼이 기본 키의 일부임을 의미하고, FK는 해당 컬럼이 외부 키의 일부임을 의미합니다.

## EXPLAIN\_DIAGNOSTIC\_DATA: 새 Explain 테이블

EXPLAIN\_DIAGNOSTIC\_DATA 테이블에는 EXPLAIN\_DIAGNOSTIC 테이블에 기록된 특정 진단 메시지에 대한 메시지 토큰이 들어 있습니다. 메시지 토큰은 메시지를 생성한 SQL문의 실행과 관련된 추가 정보를 제공합니다.

EXPLAIN\_GET\_MSGS 테이블 함수는 EXPLAIN\_DIAGNOSTIC 및 EXPLAIN\_DIAGNOSTIC\_DATA Explain 테이블에 대해 쿼리를 실행하고 형식화된 메시지를 리턴합니다.

표 40. EXPLAIN\_DIAGNOSTIC\_DATA 테이블

컬럼 이름	데이터 유형	널(NULL) 입력 가능	키 <sup>1</sup>	설명
EXPLAIN_REQUESTER	VARCHAR(128)	아니오	FK	이 Explain 요청의 초기화자의 권한 부여 ID.
EXPLAIN_TIME	TIMESTAMP	아니오	FK	Explain 요청의 초기화 시간.
SOURCE_NAME	VARCHAR(128)	아니오	FK	동적 명령문이 설명될 때 실행중인 패키지의 이름 또는 정적 SQL 이 설명될 때 소스 파일의 이름.
SOURCE_SCHEMA	VARCHAR(128)	아니오	FK	Explain 요청 소스의 스키마 또는 규정자.
SOURCE_VERSION	VARCHAR(64)	아니오	FK	Explain 요청 소스의 버전.

표 40. EXPLAIN\_DIAGNOSTIC\_DATA 테이블 (계속)

컬럼 이름	데이터 유형	널(NULL) 입력 가능	키 <sup>1</sup>	설명
EXPLAIN_LEVEL	CHAR(1)	아니오	FK	이 행이 관련된 Explain 정보의 레벨.  가능한 값은 다음과 같습니다. • O: 원래 텍스트(사용자 입력 텍스트) • P: PLAN SELECTION
STMTNO	INTEGER	아니오	FK	이 Explain 정보가 관련된 패키지 내의 명령문 번호. 동적 Explain SQL문을 1로 설정하십시오. 정적 SQL문의 경우 이 값은 SYSCAT.STATEMENTS 카탈로그 뷰에 사용된 값과 같습니다.
SECTNO	INTEGER	아니오	FK	이 SQL문이 들어 있는 패키지 내의 섹션 번호. 동적 Explain SQL문의 경우 이 값은 런타임에 이 명령문에 대한 섹션을 유지하는 데 사용되는 섹션 번호입니다. 정적 SQL문의 경우 이 값은 SYSCAT.STATEMENTS 카탈로그 뷰에 사용된 값과 같습니다.
DIAGNOSTIC_ID	INTEGER	아니오	PK	EXPLAIN_STATEMENT 테이블에 있는 명령문의 특별한 인스턴스에 대한 진단 ID.
ORDINAL	INTEGER	아니오	아니오	전체 메시지 텍스트 내에서의 토큰 위치.
TOKEN	VARCHAR(1000)	예	아니오	전체 메시지 텍스트에 삽입될 메시지 토큰이며, 토큰의 길이가 긴 경우 잘릴 수 있습니다.
TOKEN_LONG	BLOB(3M)	예	아니오	가능한 경우, 보다 자세한 정보.

1. PK는 해당 컬럼이 기본 키의 일부임을 의미하고, FK는 해당 컬럼이 외부 키의 일부임을 의미합니다.

## Explain 기능에 사용되는 스키마

Explain 기능은 데이터를 채울 Explain 테이블을 규정할 때 스키마로 다음 ID를 사용합니다.

- 동적 SQL의 세션 권한 부여 ID
- 정적 SQL에 대한 명령문 권한 부여 ID

스키마는 Explain 테이블 세트나, 다른 스키마 아래에서 Explain 테이블 세트를 지시하는 별명과 연관될 수 있습니다.

스키마 아래에서 Explain 테이블을 찾을 수 없으면, Explain 기능은 SYSTOOLS 스키마 아래에서 Explain 테이블을 확인하고 이 테이블을 사용하려고 합니다.

## 날짜 시간 값의 문자열 표현

시간 문자열:

시간 문자열 표현은 숫자로 시작하는 문자열이며 길이는 최소한 4자입니다. 뒤 공백은 포함될 수 있고 시간의 시 부분에서 선행 0은 생략할 수 있으며, 초는 전체가 생략될 수 있습니다. 초를 생략하면 0초의 내재적 스펙으로 간주합니다. 따라서 13:30은 13:30:00와 같습니다.

시간의 유효한 문자열 형식은 다음 표에 나열되어 있습니다. 각 형식은 이름 및 연관된 약어로 식별됩니다.

표 41. 시간 문자열 표현 형식

형식 이름	약어	시간 형식	예
국제 표준화 기구	ISO	hh.mm.ss	13.30.05
IBM USA 표준	USA	hh:mm AM 또는 PM	1:30 PM
IBM 유럽 표준	EUR	hh.mm.ss	13.30.05
일본 산업 표준	JIS	hh:mm:ss	13:30:05
사이트 정의	LOC	응용프로그램의 지역 코드에 따라 다름	-

버전 8.2부터 "AM" 및 "PM"을 소문자나 대문자로 표시할 수 있습니다.

## 시스템 모니터

### Health 표시기 요약

버전 8.2.2(버전 8.1 FixPak 9와 동일)용 DB2 정보 센터의 "Health 표시기 요약" 주제에서 데이터베이스 자동 스토리지 활용 Health 표시기의 ID가 `db.db_auto_storage_util`로 올바르게 않게 문서화되었습니다.

데이터베이스 자동 스토리지 활용 Health 표시기의 올바른 ID는 `db.auto_storage_util`입니다.

### 연결 집중기를 사용하지 않으면서 분리된 응용프로그램 나열

연결 집중기를 사용하지 않아도 `list applications` 명령을 발행할 때 분리된 응용프로그램을 볼 수 있습니다.

### 런타임 롤백 프로세스의 진행 모니터링

런타임 롤백 진행 모니터링은 응용프로그램 스냅샷을 사용하여 롤백 이벤트의 진행 정보를 제공합니다. 롤백 이벤트 유형은 두 가지입니다.

#### 작업 단위(UOW) 롤백

전체 트랜잭션의 명시적(사용자 호출) 및 내재적(강제) 롤백을 포함합니다.

#### 세이프포인트 롤백

명령문 및 응용프로그램 레벨 세이프포인트를 포함합니다. 중첩된 세이프포인트는 가장 외부의 세이프포인트를 사용하여 단일 단위로 간주합니다.

제공되는 정보는 롤백 이벤트 시작 시간, 수행된 총 작업, 완료된 작업입니다. 작업 측정 단위는 바이트입니다.

총 작업 단위 수는 트랜잭션이나 세이프포인트에 대해 롤백해야 하는 로그 스트림 내의 범위입니다.

완료된 작업 단위 수는 롤백된 로그 스트림에서 상대적 위치를 표시합니다.

완료된 작업에 대한 갱신은 모든 로그 레코드가 처리된 후 수행됩니다. 로그 레코드의 크기가 다양하므로 갱신은 고르게 수행되지 않습니다.

#### GET SNAPSHOT FOR ALL APPLICATIONS 명령의 출력 샘플:

##### 응용프로그램 스냅샷

응용프로그램 핸들	= 6
응용프로그램 상태	= Rollback Active
시작 시간	= 02/20/2004 12:49:27.713720
완료된 작업	= 1024000바이트
총 작업	= 4084000바이트

##### 응용프로그램 스냅샷

응용프로그램 핸들	= 10
응용프로그램 상태	= Rollback to Savepoint
시작 시간	= 02/20/2004 12:49:32.832410
완료 작업	= 102400바이트
총 작업	= 2048000바이트

주: 스냅샷 동안 롤백이 활성 상태가 되지 않으면 롤백 요소가 표시되지 않습니다.

---

## XML Extender

### dxxGenXML, dxxGenXMLClob, dxxRetrieveXML 및 dxxRetrieveXMLClob 스토어드 프로시저의 매개변수 변경사항

다음 스토어드 프로시저의 override 매개변수 설명이 변경되었습니다.

- dxxGenXML()
- dxxGenXMLClob()
- dxxRetrieveXML()
- dxxRetrieveXMLClob()

갱신사항은 다음과 같습니다.

## 매개변수:

표 42. *dxxGenXML*, *dxxGenXMLClob*, *dxxRetrieveXML* 및 *dxxRetrieveXMLClob* 스토어드 프로시저의 매개변수를 겹쳐씀

매개변수	설명	IN/OUT 매개변수
<i>override</i>	DAD 파일에 있는 조건을 겹쳐씁니다. 입력값은 <i>overrideType</i> 을 기초로 합니다. <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>NO_OVERRIDE</b>: 널 문자열.</li><li>• <b>SQL_OVERRIDE</b>: 유효한 SQL문이 <i>overrideType</i>을 사용하려면 DAD 파일에서 SQL 맵핑이 사용되어야 합니다. 입력 SQL문은 DAD 파일에 있는 <i>SQL_stmt</i>를 겹쳐씁니다.</li><li>• <b>XML_OVERRIDE</b>: AND 단어로 분리된 하나 이상의 표현식을 포함하는 문자열. 이 <i>overrideType</i>을 사용하려면 DAD 파일에서 <i>RDB_node</i> 맵핑이 사용되어야 합니다.</li></ul>	IN

## DB2 UDB 데이터로 XML 문서 분석

### 분석 테이블 크기 한계:

분석은 요소 및 속성 값을 테이블 행으로 추출하여 XML 문서가 DB2 UDB 테이블에 분석되는 방법을 지정하기 위해 *RDB\_node* 맵핑을 사용합니다. 각 XML 문서의 값은 하나 이상의 DB2 UDB 테이블에 저장됩니다. 각 테이블에는 각 문서에서 분석된 최대 10240행이 있을 수 있습니다.

예를 들어, XML 문서가 5개의 테이블로 분석된 경우, 5개의 테이블 각각에는 특정 문서에 대해 최대 10240행이 있을 수 있습니다. 이 테이블에 여러 문서의 행이 들어 있는 경우, 테이블에는 각 문서마다 최대 10240행이 있을 수 있습니다.

다중 어커런스 요소(XML 구조에서 두 번 이상 발생할 수 있는 위치 경로가 있는 요소)는 행 수에 영향을 줍니다. 예를 들어 20번 발생하는 `<Part>` 요소가 들어 있는 문서는 한 테이블에서 20행으로 분석될 수 있습니다. 다중 어커런스 요소를 사용하는 경우, 단일 문서로부터 하나의 테이블로 분석될 수 있는 최대 10240행을 고려하십시오.

## 1MB보다 큰 문서 분해

1MB보다 큰 문서를 분해하기 위해 스토어드 프로시저 *dxxShredXML*을 삭제하고 재작성할 필요가 없습니다. 1MB보다 큰 문서를 분해하려면 문서를 최대 100MB까지 작게 나눌 수 있는 *dxxShredXML100MB* 스토어드 프로시저를 호출하십시오. *dxxShredXML100MB*가 큰 문서를 처리할 수 있지만, 스토어드 프로시저를 성공적으로 완료하기 위해 다른 자원을 증가시켜야 할 수도 있습니다. 샘플 프로그램 *dxxshrd*를 통해 스토어드 프로시저를 호출하려면 새 플래그 `"-large"`를 사용하십시오. 예를 들면, 다음과 같습니다.

```
dxxshrd -large mydb xxx.xml
```

DB2 Universal Database 버전이 버전 8 FixPak 6 이전 버전인 경우, 새 스토어드 프로시저를 실행하려면 dxxMigv를 실행하여 XML Extender를 현재 레벨로 이주해야 합니다.

## XML Extender를 사용하여 MQ XML UDF 구성

MQ XML 사용자 정의 함수(UDF)를 사용하려면 먼저 함수를 구성하고 사용 가능하게 해야 합니다.

### 전제조건:

정보 센터 또는 *IBM DB2 Information Integrator Application Developer's Guide*의 "Installing DB2 WebSphere MQfunctions"절의 절차에 따라 UDF를 설치하십시오.

### 프로시저:

XML Extender를 사용하여 MQ XML UDF를 구성 및 사용하려면 다음을 수행하십시오.

1. DB2 명령 프롬프트 창을 여십시오.
2. 다음 명령을 입력하여 MQ XML UDF를 사용할 데이터베이스에 연결하십시오.  
`db2 connect to <database>`
3. DB2 Universal Database를 설치한 경로 내에서 bnd 디렉토리로 변경하십시오. 예를 들면, 다음과 같습니다.
  - SQLLIB/bnd(Linux 및 UNIX)
  - C:\Program Files\IBM\SQLLIB\bnd(Windows)
4. 다음 명령을 사용하여 데이터베이스를 XML Extender에 바인드하십시오.  
`db2 bind @dbxxbind.lst`
5. 다음 명령을 사용하여 XML Extender가 MQ XML UDF를 사용하도록 데이터베이스를 바인드하십시오.  
`db2 bind mqxml.bnd`
6. 다음 명령을 사용하여 데이터베이스를 CLI에 바인드하십시오.  
`db2 bind @db2cli.lst`

## XML Extender 환경 변수 DB2DXX\_MIN\_TMPFILE\_SIZE

DB2 XML Extender가 처리 중 너무 많은 메모리가 사용되지 않도록 하려면 임시 파일에 대용량 문서를 놓을 수 있습니다. 실제 메모리가 대용량인 시스템에서는 문서를 임시 파일로 이동하여 입출력 활동의 양을 줄일 필요가 없습니다. 환경 변수 DB2DXX\_MIN\_TMPFILE\_SIZE는 지정된 값보다 작은 문서 처리에 임시 파일 대신 메모리 버퍼를 사용하도록 XML Extender에 지시합니다. 이 변수는 서버에서만 적용

할 수 있습니다. 여러 개의 실제 노드가 파티션된 환경에 참여할 경우, 각 노드에서 각 컴퓨터에 설치된 메모리 양을 정확히 반영하도록 변수를 다르게 설정할 수 있습니다. 환경 변수가 설정되지 않은 경우, 128보다 큰 문서는 처리 중 자동으로 임시 파일에 지정됩니다. 128K보다 작은 문서는 메모리에서 처리됩니다.

### **DB2XML.XMLVarchar UDT 재정의**

사용자 정의 유형(UDT) DB2XML.XMLVarchar를 최대 32KB까지 재정의할 수 있습니다. XMLVarchar UDT의 크기를 변경하려면 XML Extender에 대해 데이터베이스를 사용하기 전에 UDT를 작성하십시오.

자세한 정보는 *DB2 XML Extender 관리 및 프로그래밍*을 참조하십시오.

## 부록 A. DB2 UDB FixPak CD 디렉토리 구조

### Windows 운영 체제

FixPak CD 파일은 다음에서 찾을 수 있습니다.

표 43. Windows 파일

파일	위치
DB2 제품 파일	x:\db2
설치 요구사항	x:\doc\ <language&gt;\install.txt< td=""></language&gt;\install.txt<>
설치 요구사항(HTML)	x:\doc\ <language&gt;\install.htm< td=""></language&gt;\install.htm<>
라이선스 파일	x:\db2\license
릴리스 정보	x:\doc\ <language&gt;\release.txt< td=""></language&gt;\release.txt<>
릴리스 정보(HTML)	x:\doc\ <language&gt;\db2ir\index.htm< td=""></language&gt;\db2ir\index.htm<>

여기서,

- x:는 CD 드라이브입니다.
- <language>는 5자 코드로 구성되는 언어 디렉토리이며, 표 45에 있는 언어 중 하나에 해당합니다.

### UNIX 운영 체제

FixPak CD 파일은 다음에서 찾을 수 있습니다.

표 44. UNIX 파일

파일	위치
DB2 제품 파일	/cdrom/db2
설치 요구사항	/cdrom/doc/<language>/install.txt
설치 요구사항(HTML)	/cdrom/doc/<language>/install.htm
라이선스 파일	/cdrom/db2/license
릴리스 정보	/cdrom/doc/<language>/release.txt
릴리스 정보(HTML)	/cdrom/doc/<language>/db2ir/index.htm

여기서,

- /cdrom은 사용자의 마운트 포인트입니다.
- <language>는 5자 코드로 구성되는 언어 디렉토리이며, 표 45에 있는 언어 중 하나에 해당합니다.

다음 표는 디렉토리 이름 및 해당 언어를 요약한 것입니다.

표 45. 디렉토리 이름 및 해당 언어

디렉토리	언어
ar_AA	아랍어
bg_BG	불가리아어

표 45. 디렉토리 이름 및 해당 언어 (계속)

디렉토리	언어
cs_CZ	체코어
da_DK	덴마크어
de_DE	독일어
el_GR	그리스어
en_US	영어
es_ES	스페인어
fi_FI	핀란드어
fr_FR	프랑스어
hr_HR	크로아티아어
hu_HU	헝가리어
it_IT	이탈리아어
iw_IL	히브리어
ja_JP	일본어
ko_KR	한국어
nl_NL	네덜란드어
no_NO	노르웨이어
pl_PL	폴란드어
pt_BR	브라질 포르투갈어
pt_PT	포르투갈어
ro_RO	루마니아어
ru_RU	러시아어
sk_SK	슬로바키아어
sl_SI	슬로베니아어
sv_SE	스웨덴어
tr_TR	터키어
zh_CN	중국어
zh_TW	대만어

주:

1. 디렉토리 이름은 사용 중인 운영 체제에 따라 대문자 또는 소문자로 표시될 수 있습니다.
2. 모든 언어 디렉토리가 모든 CD에서 사용 가능한 것이 아니므로 위에 나열된 모든 디렉토리가 이 CD에 나와 있지는 않습니다.
3. 버전 8.2부터는 설치 주의사항이 릴리스 정보에 포함됩니다.

---

## 부록 B. IBM에 문의

미국에서는 다음 번호로 IBM에 문의하십시오.

- 고객 서비스: 1-800-IBM-SERV(1-800-426-7378)
- 사용 가능한 서비스 옵션: 1-888-426-4343
- DB2 마케팅 및 판매: 1-800-IBM-4YOU(426-4968)

캐나다에서는 다음 번호로 IBM에 문의하십시오.

- 고객 서비스: 1-800-IBM-SERV(1-800-426-7378)
- 사용 가능한 서비스 옵션: 1-800-465-9600
- DB2 마케팅 및 판매: 1-800-IBM-4YOU(1-800-426-4968)

해당 국가 및 지역의 IBM 지사를 찾으려면 <http://www.ibm.com/planetwide>에서 IBM의 Directory of Worldwide Contacts를 확인하십시오.

---

## 제품 정보

DB2 Universal Database 제품에 관한 정보는 전화 또는 <http://www.ibm.com/software/data/db2/udb>의 WWW(World Wide Web)에서 사용 가능합니다.

이 사이트에는 기술 라이브러리, 책 주문, 제품 다운로드, 뉴스 그룹, FixPak, 뉴스 및 웹 자원 링크에 대한 최신 정보가 포함되어 있습니다.

미국에 거주하는 분은 다음 번호 중 하나를 선택하여 문의하십시오.

- 제품 주문 또는 일반 정보 얻기: 1-800-IBM-CALL(1-800-426-2255)
- 책 주문: 1-800-879-2755

미국 이외의 지역에서 IBM에 문의하는 방법에 대한 정보는 [www.ibm.com/planetwide](http://www.ibm.com/planetwide)의 IBM Worldwide 페이지를 참조하십시오.



---

## 부록 C. 주의사항

IBM은 다른 나라에서는 이 자료에 기술된 제품, 서비스 또는 기능을 제공하지 않을 수도 있습니다. 현재 사용할 수 있는 제품 및 서비스에 대한 정보는 한국 IBM 담당자에게 문의하십시오. 이 책에서 IBM 제품, 프로그램 또는 서비스를 언급하는 것이 해당 IBM 제품, 프로그램 또는 서비스만을 사용할 수 있다는 것을 의미하지는 않습니다. IBM의 지적 재산을 침해하지 않는 한, 기능상으로 동등한 제품, 프로그램 또는 서비스를 대신 사용할 수 있습니다. 그러나 비IBM 제품, 프로그램 또는 서비스의 운영에 대한 평가 및 검증은 사용자의 책임입니다.

IBM은 이 책에서 다루고 있는 특정 내용에 대해 특허를 보유하고 있거나 현재 특허 출원 중일 수 있습니다. 이 책을 제공한다고 해서 특허에 대한 라이선스까지 부여하는 것은 아닙니다. 라이선스에 대한 의문사항은 다음으로 문의하십시오.

135-270

서울특별시 강남구 도곡동 467-12, 군인공제회관빌딩

한국 아이.비.엠 주식회사

고객만족센터

전화번호: 080-023-8080

2바이트(DBCS) 정보에 관한 라이선스 문의는 한국 IBM 고객만족센터에 문의하거나 다음 주소로 서면 문의하시기 바랍니다.

IBM World Trade Asia Corporation

Licensing

2-31 Roppongi 3-chome, Minato-ku

Tokyo 106, Japan

다음 단락은 현지법과 상충하는 영국이나 기타 국가에서는 적용되지 않습니다. IBM은 타인의 권리 비침해, 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 묵시적 보증을 포함하여 (단, 이에 한하지 않음) 묵시적이든 명시적이든 어떠한 종류의 보증없이 이 책을 『현상 태대로』 제공합니다. 일부 국가에서는 특정 거래에서 명시적 또는 묵시적 보증의 면책 사항을 허용하지 않으므로, 이 사항이 적용되지 않을 수도 있습니다.

이 정보에는 기술적으로 부정확한 내용이나 인쇄상의 오류가 있을 수 있습니다. 이 정보는 주기적으로 변경되며, 변경된 사항은 최신판에 통합됩니다. IBM은 이 책에서 설명한 제품 및(또는) 프로그램을 사전 통고없이 언제든지 개선 및(또는) 변경할 수 있습니다.

이 정보에서 언급되는 비IBM의 웹 사이트는 단지 편의상 제공된 것으로, 어떤 방식으로든 이들 웹 사이트를 옹호하고자 하는 것은 아닙니다. 해당 웹 사이트의 자료는 본 IBM 제품 자료의 일부가 아니므로 해당 웹 사이트 사용으로 인한 위험은 사용자 본인이 감수해야 합니다.

IBM은 귀하의 권리를 침해하지 않는 범위 내에서 적절하다고 생각하는 방식으로 귀하가 제공한 정보를 사용하거나 배포할 수 있습니다.

(i) 독립적으로 작성된 프로그램과 기타 프로그램(본 프로그램 포함) 간의 정보 교환 및  
(ii) 교환된 정보의 상호 이용을 목적으로 정보를 원하는 프로그램 라이선스 사용자는 다음 주소로 문의하십시오.

135-270

서울특별시 강남구 도곡동 467-12, 군인공제회관빌딩  
한국 아이.비.엠 주식회사  
고객만족센터

이러한 정보는 해당 조항 및 조건에 따라(예를 들면, 사용료 지불 포함) 사용할 수 있습니다.

이 정보에 기술된 라이선스가 부여된 프로그램 및 이 프로그램에 대해 사용 가능한 모든 라이선스가 부여된 자료는 IBM이 IBM 기본 계약, IBM 프로그램 라이선스 계약 (IPLA) 또는 이와 동등한 계약에 따라 제공한 것입니다.

본 문서에 포함된 모든 성능 데이터는 제한된 환경에서 산출된 것입니다. 따라서 다른 운영 환경에서 얻어진 결과는 상당히 다를 수 있습니다. 일부 성능은 개발 레벨 상태의 시스템에서 측정되었을 수 있으므로, 이러한 측정치가 일반적으로 사용되고 있는 시스템에서도 동일하게 나타날 것이라고는 보증할 수 없습니다. 또한, 일부 성능은 추정을 통해 추측되었을 수도 있으므로 실제 결과는 다를 수 있습니다. 이 책의 사용자는 해당 데이터를 사용자의 특정 환경에서 검증해야 합니다.

비IBM 제품에 관한 정보는 해당 제품의 공급업체, 공개 자료 또는 다른 기타 범용 소스로부터 얻은 것입니다. IBM에서는 이러한 제품들을 테스트하지 않았으므로, 비IBM 제품과 관련된 성능의 정확성, 호환성 또는 기타 청구에 대해서는 확신할 수 없습니다. 비IBM 제품의 성능에 대한 의문사항은 해당 제품의 공급업체에 문의하십시오.

IBM이 제시하는 방향 또는 의도에 관한 모든 언급은 특별한 통지없이 변경될 수 있습니다.

이 정보에는 일상의 비즈니스 운영에서 사용되는 자료 및 보고서에 대한 예제가 들어 있습니다. 이 예제에는 가능한 완벽하게 개념을 설명하기 위해 개인, 회사, 상표 및 제품의 이름이 사용될 수 있습니다. 이들 이름은 모두 가공의 것이며 실제 기업의 이름 및 주소와 유사하더라도 이는 전적으로 우연입니다.

저작권:

이 정보에는 여러 운영 플랫폼에서의 프로그래밍 기법을 보여주는 원어로 된 샘플 응용프로그램이 들어 있습니다. 귀하는 이러한 샘플 프로그램의 작성 기준이 된 운영 플랫폼의 응용프로그램 프로그래밍 인터페이스(API)에 부합하는 응용프로그램을 개발, 사용, 판매 또는 배포할 목적으로 추가 비용없이 이들 샘플 프로그램을 어떠한 형태로든 복사, 수정 및 배포할 수 있습니다. 이러한 샘플 프로그램은 모든 조건하에서 완전히 테스트된 것은 아닙니다. 따라서 IBM은 이러한 프로그램의 신뢰성, 서비스 가능성 또는 기능을 보증하거나 암시하지 않습니다.

이러한 샘플 프로그램 또는 파생 제품의 각 사본이나 그 일부에는 반드시 다음과 같은 저작권 표시가 포함되어야 합니다.

© (귀하의 회사명) (연도). 이 코드의 일부는 IBM Corp. 샘플 프로그램에서 파생됩니다. © Copyright IBM Corp. \_연도\_. All rights reserved.

---

## 상표

다음 용어는 미국 또는 기타 국가에서 사용되는 IBM Corporation의 상표로서 DB2 UDB 문서 라이브러리에 있는 문서 중 적어도 하나 이상에 사용되었습니다.

ACF/VTAM	iSeries
AISPO	LAN Distance
AIX	MVS
AIXwindows	MVS/ESA
AnyNet	MVS/XA
APPN	Net.Data
AS/400	NetView
BookManager	OS/390
C Set++	OS/400
C/370	PowerPC
CICS	pSeries
Database 2	QBIC
DataHub	QMF
DataJoiner	RACF
DataPropagator	RISC System/6000
DataRefresher	RS/6000
DB2	S/370
DB2 Connect	SP
DB2 Extenders	SQL/400
DB2 OLAP Server	SQL/DS
DB2 Information Integrator	System/370
DB2 Query Patroller	System/390
DB2 Universal Database	SystemView
Distributed Relational Database Architecture	Tivoli
DRDA	VisualAge
eServer	VM/ESA
Extended Services	VSE/ESA
FFST	VTAM
First Failure Support Technology	WebExplorer
IBM	WebSphere
IMS	WIN-OS/2
IMS/ESA	z/OS
	zSeries

다음 용어는 기타 회사의 상표 또는 등록상표로서, DB2 UDB 문서 라이브러리에 있는 문서 중 적어도 하나 이상에 사용되었습니다.

Microsoft, Windows, Windows NT 및 Windows 로고는 미국 또는 기타 국가에서 사용되는 Microsoft Corporation의 상표입니다.

Intel 및 Pentium은 미국 또는 기타 국가에서 사용되는 Intel Corporation의 상표입니다.

Java 및 모든 Java 기반 상표는 미국 또는 기타 국가에서 사용되는 Sun Microsystems, Inc.의 상표입니다.

UNIX는 미국 및 기타 국가에서 사용되는 Open Group의 등록상표입니다.

Linux는 미국 또는 기타 국가에서 사용되는 Linus Torvalds의 상표입니다.

기타 회사, 제품 및 서비스 이름은 타사의 상표 또는 서비스표입니다.









**IBM**