

DB2 9.5 版
for Linux, UNIX, and Windows



Linux 及 Windows 上 DB2 安裝及管理入門
2008 年 3 月更新

DB2 9.5 版
for Linux, UNIX, and Windows



Linux 及 Windows 上 DB2 安裝及管理入門
2008 年 3 月更新

附註

在使用本資訊以及其支援的產品之前，請先閱讀第 41 頁的附錄 E, 『注意事項』下的一般資訊。

版本注意事項

本文件含有 IBM 的所有權資訊。它是依據軟體使用權同意書而提供的，並受到著作權法的保護。本書中的資訊不包括任何產品保證，且其陳述也不得延伸解釋。

您可以在線上或透過當地的 IBM 業務代表，訂購 IBM 出版品。

- 若要線上訂購出版品，請跳至「IBM 出版品中心」，網址為 www.ibm.com/shop/publications/order
- 若要尋找您當地的 IBM 業務代表，請跳至 IBM Directory of Worldwide Contacts，網址為 www.ibm.com/planetwide

在美國或加拿大，若要從 DB2 Marketing and Sales 訂購 DB2 出版品，請撥打 1-800-IBM-4YOU (426-4968)。

當您傳送資訊給 IBM 時，您即授權予 IBM 以其認為適當的方式來使用或分送資訊，而不必對您負起任何責任。

© Copyright International Business Machines Corporation 1993, 2008. All rights reserved.

目錄

第 1 章 安裝必要條件	1	回應檔安裝基本概念	25
磁碟及記憶體需求	1	回應檔注意事項	25
Windows 安裝必要條件	2	使用「DB2 安裝」精靈建立回應檔	26
DB2 伺服器及 IBM 資料伺服器用戶端的安裝需求 (Windows)	2	附錄 B. 套用 DB2 修正套件	27
安裝 DB2 產品之前設定 Windows 高專用權 (Windows)	3	套用修正套件	27
授與使用者權限 (Windows)	5	附錄 C. 解除安裝 DB2 產品	29
DB2 系統管理者群組注意事項 (Windows)	5	解除安裝 DB2 產品 (Windows)	29
Linux 安裝必要條件	6	解除安裝 DB2 產品 (Linux 及 UNIX)	29
DB2 伺服器及 IBM 資料伺服器用戶端的安裝需求 (Linux)	7	停止 DB2 管理伺服器 (Linux 及 UNIX)	30
集中式使用者管理注意事項 (Linux 及 UNIX)	9	移除 DB2 管理伺服器 (Linux 及 UNIX)	30
第 2 章 安裝 DB2 產品	11	停止 root 實例 (Linux 及 UNIX)	31
安裝 DB2 伺服器 (Windows)	11	移除 DB2 實例 (Linux 及 UNIX)	31
使用「DB2 安裝」精靈安裝 DB2 伺服器 (Linux 及 UNIX)	13	使用 db2_deinstall 或 doce_deinstall 指令移除 DB2 產品 (Linux 及 UNIX)	32
第 3 章 驗證安裝	17	附錄 D. DB2 技術資訊概觀	33
使用首要步驟驗證 DB2 伺服器的安裝 (Linux 及 Windows)	17	印刷本或 PDF 格式的 DB2 技術叢書	33
使用指令行處理器 (CLP) 驗證安裝	17	訂購 DB2 印刷書籍	36
使用「建立具有自動維護的資料庫」精靈，建立您自 己的資料庫	18	從指令行處理器顯示 SQL 狀態說明	36
第 4 章 DB2 產品授權	21	存取不同版本的 DB2 資訊中心	36
DB2 授權檔	21	若要在「DB2 資訊中心」中，以您喜好的語言來顯示 主題	37
使用「授權中心」登錄 DB2 產品或功能授權碼	22	更新安裝於電腦或企業內部網路伺服器上的「DB2 資 訊中心」	37
檢查 DB2 授權認證	22	DB2 教學指導	39
升級試用軟體授權	23	DB2 疑難排解資訊	39
附錄 A. 使用回應檔安裝 DB2 產品	25	條款	40
		附錄 E. 注意事項	41
		索引	45

第 1 章 安裝必要條件

磁碟及記憶體需求

磁碟基本需求

產品所需的磁碟空間須視您選擇的安裝類型及您擁有的檔案系統類型而定。「DB2® 安裝」精靈會根據在進行一般安裝、壓縮安裝或自訂安裝期間所選取的元件，來提供動態大小估計值。

請記得要併入所需之資料庫、軟體及通訊產品的磁碟空間。

在 Linux® 及 UNIX® 作業系統上，建議 /tmp 目錄中有 2 GB 的可用空間。

記憶體需求

DB2 資料庫系統至少需要 256 MB 的 RAM。對於僅執行 DB2 產品及 DB2 GUI 工具的系統，至少需要 512 MB 的 RAM。然而，為了具有增進的效能，建議使用 1 GB 的 RAM。這些需求不包括系統上執行之其他軟體所需的任何額外記憶體需求。

判定記憶體需求時，請注意下列事項：

- 在 HP-UX Version 11i for Itanium 型系統上執行的 DB2 產品至少需要 512 MB 的 RAM。
- 對於 IBM® 資料伺服器用戶端支援，這些記憶體需求是以 5 個並行用戶端連線為基礎。每多 5 個用戶端連線將需要額外 16 MB 的 RAM。
- 記憶體需求會受到資料庫系統的大小及複雜程度，以及資料庫活動的範圍與存取系統之用戶端的數目影響。

對於 DB2 伺服器產品，自我調整記憶體功能會自動設定數個記憶體配置參數的值，以簡化記憶體配置作業。若啟用，則記憶體調整程式會在數個記憶體消耗者之間動態分送可用記憶體資源，包括排序、資料包快取、鎖定清單及緩衝池。

- 在 Linux 作業系統上，建議 SWAP 空間至少為 RAM 的兩倍。

Windows 安裝必要條件

DB2 伺服器及 IBM 資料伺服器用戶端的安裝需求 (Windows)

若要安裝 DB2 產品，則必須符合下列作業系統、軟體及硬體需求：

表 1. Windows 工作站平台

作業系統	先決要件	硬體
Windows® XP Professional (32 位元及 x64)	Windows XP Service Pack 2 或更新版本	所有可以執行支援之 Windows 作業系統 (32 位元及 x64 型系統) 的 Intel® 及 AMD 處理器
Windows Vista Ultimate (32 位元及 x64)	IBM Data Server Provider for .NET 用戶端應用程式及 CLR 伺服器端程序需要 .NET 1.1 SP1 或 .NET 2.0 Framework 執行時期	
Windows Vista Business (32 位元及 x64)		
Windows Vista Enterprise (32 位元及 x64)	支援 64 位元 IBM Data Server Provider for .NET 應用程式	

表 2. Windows 伺服器平台

作業系統	先決要件	硬體
Windows 2003 Standard Edition (32 位元及 x64)	Service Pack 1 或更新版本 也支援 R2	所有可以執行支援之 Windows 作業系統的 Intel 及 AMD 處理器
Windows 2003 Enterprise Edition (32 位元及 x64)	IBM Data Server Provider for .NET 用戶端應用程式及 CLR 伺服器端程序需要 .NET 1.1 SP1 或 .NET 2.0 Framework 執行時期	
Windows 2003 Datacenter Edition (32 位元及 x64)	支援 64 位元 IBM Data Server Provider for .NET 應用程式	

其他軟體注意事項

- 需要 Windows Installer 3.0。如果未偵測到，則安裝程式會安裝它。
- IBM Data Server Provider for .NET 用戶端應用程式及 CLR 伺服器端程序需要 .NET 1.1 SP1 或 .NET 2.0 Framework 執行時期。在 x64 環境中，32 位元 IBM Data Server Provider for .NET 應用程式會以 WOW64 模擬模式執行。
- 需要 MDAC 2.8。「DB2 安裝」精靈將會安裝 MDAC 2.8 (如果尚未安裝)。

註：如果已安裝舊版 MDAC (例如，2.7)，則 DB2 安裝會將 MDAC 升級成 2.8。若為一般安裝，則會安裝 MDAC 2.8。若為自訂安裝，則只有在您未取消選取會安裝 MDAC 2.8 的預設值時才會安裝它。如果自訂安裝時取消選取 MDAC，則不會安裝它。

- 如果您規劃使用 LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)，則應該使用 Microsoft® LDAP 用戶端或 IBM Tivoli® Directory Server 第 6 版用戶端 (也

稱為 IBM LDAP 用戶端，其隨附於 DB2 產品)。安裝 Microsoft Active Directory 之前，必須使用位於安裝媒體上 db2\Windows\utilities 目錄下的 db2schex 公用程式來擴充目錄綱目。

Microsoft LDAP 用戶端隨附於 Windows 作業系統。

- 需要有下列其中一個瀏覽器，才能檢視線上說明、執行 DB2 安裝啟動程式 (setup.exe) 以及執行「首要步驟」(db2fs)：
 - Internet Explorer 6 及更新版本
 - Mozilla 1.4 及更新版本
 - Firefox 1.0 及更新版本
 - Netscape 7.0 及更新版本

安裝 DB2 產品之前設定 Windows 高專用權 (Windows)

通常在 Windows 上安裝 DB2 產品的方法是使用 Administrator 使用者帳戶。然而，也可以使用非 Administrator 帳戶，來安裝 DB2 產品。若要這樣做，Windows Administrator 必須在 Windows 中配置高專用權功能。

此作業解釋 Windows Administrator 如何設定電腦使其具有高專用權，以使用非 Administrator 使用者帳戶進行安裝。也會涵蓋將 DB2 管理權限授與非 Administrator 使用者的相關作業。

一般而言，Windows Administrator 會執行此作業，讓沒有 Administrator 帳戶的另一位人員可以安裝 DB2 產品。此人員的角色可能只可以安裝 DB2 產品，或者也可以在安裝後管理 DB2 產品。

起始此程序之前，請注意使用高專用權之非 Administrator 安裝的下列限制：

- 只有在之前的安裝或升級也是由同一位非 Administrator 使用者執行時，該位非 Administrator 使用者才能安裝修正套件、附加程式產品或升級 DB2。
- 非 Administrator 使用者無法解除安裝 DB2 產品。Windows Vista (與以上的版本) 作業系統上的那些非 Administrator 使用者可以解除安裝 DB2 產品。

這個程序使用「Windows 群組原則編輯器」。

1. 按一下**開始 -> 執行**，然後鍵入 gpedit.msc。即會開啓**群組原則**視窗。
2. 按一下「**電腦配置 -> 管理範本 -> Windows 元件 -> Windows Installer**」。
3. 啓用下列「群組原則」設定：
 - 一律以高專用權來安裝 (必要)
 - 允許使用者控制安裝作業 (必要)
 - 停用 Windows Installer。然後將它設為絕不。
 - 讓使用者可以修補已升級的產品 (選用)
 - 媒體資源提高時，讓使用者可以使用媒體資源 (選用)
 - 來源提高時，讓使用者可以瀏覽來源 (選用)
4. 啓用要執行安裝之使用者帳戶的高專用權。
 - a. 按一下**使用者配置 -> 管理範本 -> Windows 元件 -> Windows Installer**。
 - b. 啓用**一律以高專用權來安裝 (必要)**「群組原則」設定。

5. 執行與將安裝 DB2 產品的使用者帳戶相關的設定。
 - 識別要安裝 DB2 產品的使用者帳戶。必要的話，請建立該帳戶。
 - 將規劃要在其上進行安裝之磁碟機的寫入權提供給該帳戶。
6. 選用項目：請完成適用來安裝修正套件的附加步驟：
 - 提供 `sqllib\cfg` 目錄的讀取權。
 - 因為修正套件安裝是視為產品的次要升級，所以請確定已啟用 `allowlockdownpatch` (如 Windows Installer SDK 文件中所述)。
7. 使用下列任一種方法來重新整理電腦的安全原則：
 - 重新啟動 PC。
 - 在指令行中輸入 `gpupdate.exe`。

遵循此程序，即可設定電腦的高專用權，並設定能夠安裝 DB2 伺服器產品、用戶端及修正套件的使用者帳戶。

DB2 安裝完成後：

- 實例資料庫管理程式配置所定義的系統管理 (SYSADM) 或系統控制 (SYSCTRL) 權限群組中的任何使用者，都可以建立及使用 DB2 實例中的 DB2 資料庫。
- 只有具有本端 Administrator 權限的使用者才能執行 DB2 實例公用程式，如 `db2icrt`、`db2idrop`、`db2iupdt` 或 `db2imigr`。
- 執行 `db2start` 或 `db2stop` 指令的授權需求，定義於主題 START DATABASE MANAGER 指令及 STOP DATABASE MANAGER 指令中。

使用 **regedit** 而非 **Windows** 群組原則編輯器

「Windows 群組原則編輯器」的替代方式是使用 `regedit`。

1. 在登錄分支 `HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows` 中，新增機碼 `installer`
2. 使用下列值來編輯機碼 `installer`：
 - 若為 `AlwaysInstallElevated`，請輸入 `REG_DWORD=1`
 - 若為 `AllowLockdownBrowse`，請輸入 `REG_DWORD=1`
 - 若為 `AllowLockdownMedia`，請輸入 `REG_DWORD=1`
 - 若為 `AllowLockdownPatch`，請輸入 `REG_DWORD=1`
 - 若為 `DisableMSI`，請輸入 `REG_DWORD=0`
 - 若為 `EnableUserControl`，請輸入 `REG_DWORD=1`
3. 在登錄分支 `HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows` 中，新增機碼 `installer`
4. 使用下列值來編輯機碼 `installer`：
 - 若為 `AlwaysInstallElevated`，請輸入 `REG_DWORD=1`

移除高專用權

提供高專用權之後，就可以反轉此動作。若要這樣做，請移除 `HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows` 下的登錄機碼 `Installer`。

將 **DB2** 管理權限授與非 **Administrator** 使用者

此時，只有 Windows Administrators 群組的成員擁有 DB2 管理權限。Windows Administrator 可以選擇將一個以上的 DB2 權限（如 SYSADM、SYSMANT 或 SYSCTRL）授與已安裝 DB2 產品的非 Administrator 使用者。

授與使用者權限 (Windows)

本主題說明在 Windows 作業系統上授與使用者權限的必要步驟。建議：安裝及設定 DB2 所需的使用者帳戶必須具有特定的使用者權限。

若要在 Windows 上授與進階使用者權限，您必須以本端「管理者」身分登入。

1. 按一下**開始** -> **執行**，並鍵入 secpol.msc。在 Windows Vista 上，按一下**開始**，並在搜尋列中鍵入 secpol.msc。按一下**確定**。
2. 選取**本機安全性原則**。
3. 在左窗格中，展開**本機原則物件**，然後選取**使用者權限指派**。
4. 在右窗格中，選取您想要指定的使用者權限。
5. 從功能表中，選取**動作** -> **安全性...**
6. 按一下**新增**，選取要對其指定權限的使用者或群組，然後按一下**新增**。
7. 按一下**確定**。

如果您的電腦屬於 Windows 網域，則網域使用者權限會置換您的本端設定。在此情況下，您的「網路管理者」將必須變更使用者權限。

DB2 系統管理者群組注意事項 (Windows)

根據預設值，會針對已定義帳戶之電腦上屬於 Administrators 群組的任何有效 DB2 使用者帳戶，授與「系統管理 (SYSADM)」權限。如果帳戶是區域帳戶，則它必須屬於本端 Administrators 群組。如果帳戶是網域帳戶，則它必須屬於網域控制站上的 Administrators 群組或本端 Administrators 群組。您可以設定登錄變數 DB2_GRP_LOOKUP=local 並新增網域帳戶 (或廣域群組) 到本端群組中，以強制 DB2 資料庫伺服器一定要在本端電腦上執行群組查閱。

例如，如果使用者登入網域帳戶且嘗試存取 DB2 資料庫，則 DB2 資料庫伺服器會造訪網域控制站以列舉群組 (包括 Administrators 群組)。

若要讓網域使用者擁有 SYSADM 權限，則他們必須屬於本端 Administrators 群組或網域控制站上的 Administrators 群組。因為 DB2 資料庫伺服器總是在已定義帳戶的機器上執行授權，所以在將網域使用者新增至伺服器上的本端 Administrators 群組時，不會將網域使用者 SYSADM 權限授與此群組 (除非已設定 DB2_GRP_LOOKUP=local)。

若要避免將網域使用者新增至網域控制站上的 Administrators 群組，請建立廣域群組，並將想要授與 SYSADM 權限的網域使用者新增至此廣域群組中。然後使用廣域群組名稱來更新 DB2 配置參數 SYSADM_GROUP。

若要更新 DB2 配置參數，請輸入下列指令：

```
db2 update dbm cfg using sysadm_group global_group
db2stop
db2start
```

Linux 安裝必要條件

DB2 伺服器及 IBM 資料伺服器用戶端的安裝需求 (Linux)

如需支援的 Linux 發行套件的最新資訊，請將瀏覽器指向 <http://www.ibm.com/software/data/db2/linux/validate/>。

若要安裝 DB2 產品，則必須符合下列分送需求、硬體及通訊需求：

下列硬體上支援 DB2 產品：

- x86 (Intel Pentium®、Intel Xeon® 及 AMD) 32 位元 Intel 及 AMD 處理器
- x64 (64 位元 AMD64 及 Intel EM64T 處理器)
- POWER™ (支援 Linux 的 IBM eServer™ OpenPower™、System i™ 或 pSeries® 系統)
- eServer System z™ 或 System z9™

支援的 Linux 作業系統包括：

- Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 4 Update 4
- Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 5
- SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 9 Service Pack 3
- SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 10 Service Pack 1

註：POWER 最少需要 SLES 10 Service Pack 1 或 RHEL 5

多執行緒架構限制

如果正在 Linux 作業系統上安裝 DB2 9.5 版 32 位元資料庫產品，請考量升級到 64 位元作業系統並安裝 DB2 9.5 版 64 位元資料庫產品。多執行緒架構通常會簡化記憶體配置。然而，這可能會影響 32 位元 DB2 伺服器的記憶體配置。例如：

- 代理程式執行緒的專用記憶體在單一程序中配置。資料庫代理程式所有專用記憶體配置的聚集，可能無法放入單一程序記憶體空間。
- 多個資料庫的支援受到限制，因為對於所有資料庫而言，所有資料庫共用記憶體區段都在單一程序中配置。您可能需要減少部分資料庫的記憶體用量，以同時順利啟動所有資料庫。然而，資料庫管理程式效能可能會受到影響。另一個選擇方案是建立多個實例並在實例中編目資料庫。然而，需要足夠的系統資源來支援此配置。

發行版需求

您應該更新核心程式配置參數，以準備您的 Linux 發行版。執行 DB2 資料庫系統時，特定核心程式參數的預設值可能會不足。

您可能有其他產品或應用程式需要 Linux 系統資源。您應該根據 Linux 系統運作環境的需求來修改核心程式配置參數。

核心程式配置參數設於 `/etc/sysctl.conf`。

如需使用 `sysctl` 指令來設定及啟動這些參數的相關資訊，請參閱作業系統手冊。

套件需求

下表列出適用於 DB2 9.5 版的 SLES 及 RHEL 發行套件的套件需求：

- 使用非同步 I/O 的 DB2 伺服器需要 libaio.so.1。
- DB2 伺服器及用戶端需要 libstdc++so.5。

SLES 及 RHEL 的套件需求

資料包名稱	說明
libaio	包含 DB2 伺服器需要的非同步檔案庫。
compat-libstdc++	包含 libstdc++so.5 (Linux on POWER 不需要)

下表針對 DB2 9.5 版 分割的伺服器列出 SUSE Linux 及 Red Hat 發行版的套件需求。

- 所有 DB2 系統都需要 pdksh Korn Shell 資料包。
- 分割的資料庫系統需要遠端 Shell 公用程式。DB2 支援下列遠端 Shell 公用程式：
 - rsh
 - ssh

根據預設值，DB2 在遠端 DB2 節點上執行指令時會使用 rsh，例如，啟動遠端 DB2 資料庫分割區時。若要使用 DB2 預設值，必須安裝 rsh-server 資料包 (請參閱下面的表格)。rsh 及 ssh 的詳細資訊位於「DB2 資訊中心」。

如果選擇使用 rsh 遠端 Shell 公用程式，則也必須安裝並執行 inetd (或 xinetd)。如果選擇使用 ssh 遠端 Shell 公用程式，則需要在 DB2 安裝完成後，立即設定 DB2RSHCMD 通訊變數。如果不設定此登錄變數，則會使用 rsh。

- 分割的資料庫系統需要 nfs-utils「網路檔案系統」支援套件。

繼續 DB2 設定之前，應該安裝並配置所有必要的資料包。如需一般的 Linux 資訊，請參閱 Linux 發行版文件。

SUSE Linux 的資料包需求

資料包名稱	說明
pdksh	Korn Shell。分割資料庫環境需要此資料包。
openssh	此資料包含有一組伺服器程式，可讓使用者透過安全的 Shell 在 (及從) 遠端電腦執行指令。如果使用 DB2 的預設配置搭配 rsh，則不需要此資料包。
rsh-server	此資料包包含一組伺服器程式，可讓使用者在遠端電腦上執行指令、登入其他電腦，以及在電腦之間複製檔案 (rsh、rexec、rlogin 及 rcp)。如果將 DB2 配置成使用 ssh，則不需要此資料包。
nfs-utils	「網路檔案系統」支援資料包。它容許從遠端電腦存取本端檔案。

Red Hat 的資料包需求

目錄	資料包名稱	說明
/System Environment/Shell	pdksh	Korn Shell。分割資料庫環境需要此資料包。

Red Hat 的資料包需求

目錄	資料包名稱	說明
/Applications/Internet	openssh	此資料包包含一組用戶端程式，可讓使用者透過安全的 Shell 在遠端電腦上執行指令。如果將 DB2 的預設配置與 rsh 搭配使用，則不需要此資料包。
/System Environment/Daemons	openssh-server	此資料包包含一組伺服器程式，可讓使用者透過安全的 Shell 從遠端電腦執行指令。如果將 DB2 的預設配置與 rsh 搭配使用，則不需要此資料包。
/System Environment/Daemons	rsh-server	此資料包包含一組程式，可讓使用者在遠端電腦上執行指令。分割資料庫環境需要它。如果將 DB2 配置成使用 ssh，則不需要此資料包。
/System Environment/Daemons	nfs-utils	「網路檔案系統」支援資料包。它容許從遠端電腦存取本端檔案。

軟體注意事項

- (僅限用戶端) 如果規劃使用「Kerberos 鑑別」，則需要 IBM Network Authentication Service Client 1.4 版或更新版本。您可以從下列網站下載 NAS 用戶端：<https://www6.software.ibm.com/dl/dm/dm-nas-p>。
- 需要有下列其中一個瀏覽器，才能檢視線上說明及執行「首要步驟」(db2fs)：
 - Mozilla 1.4 及更新版本
 - Firefox 1.0 及更新版本
 - Netscape 7.0 及更新版本
- 如果符合下列狀況，則需要可以呈現圖形式使用者介面的「X 視窗系統」軟體：
 - 您要使用「DB2 安裝」精靈在 Linux 或 UNIX 作業系統上安裝 DB2 產品，或
 - 您要在 Linux for x86 及 AMD 64/EM64 上的 Linux 上使用任何 DB2 圖形工具。

在 NFS (網路檔案系統) 上安裝 DB2 產品

不建議將 DB2 產品安裝在 NFS (網路檔案系統) 上。在 NFS 上執行 DB2 產品 (例如，NFS 裝載 /opt/IBM/db2/V9.5 然後釋出實際安裝在遠端系統上的程式碼) 需要數個手動設定步驟。設定 DB2 的 NFS 時，也有一些潛在的問題。這些包括與下列相關的問題：

- 效能 (受網路效能影響)
- 可用性 (允許單一的失敗點)
- 版權 (不會在機器之中執行檢查)
- 診斷 NFS 錯誤十分困難

如所提及，NFS 的設定需要數個手動動作，包括：

- 確定裝載點保留安裝路徑
- 必須控制許可權 (例如，不應該將寫入權給予裝載機器)
- 必須在所有裝載機器之中手動設定及維護 DB2 登錄

- 如果需要偵測 DB2 產品及功能，則必須正確設定及維護 `db2ls` 指令 (它會列出已安裝的 DB2 產品及功能)
- 更新 DB2 產品環境時要更小心
- 在匯出機器及裝載機器上進行清除時，需要更多的步驟

如需詳細指示，請參閱“Setting up DB2 for UNIX and Linux on NFS mounted file systems”白皮書，網址如下：<http://www.ibm.com/developerworks/db2/library/long/dm-0609lee>。

加強 Linux 安全的考量

在 RHEL 4 及 RHEL 5 系統上，如果已啟用加強 Linux 安全 (SELinux) 且其處於強制模式，則安裝程式可能會由於 SELinux 限制而失敗。

若要判斷是否已安裝 SELinux 且其處於強制模式，您可以執行下列其中一項：

- 檢查 `/etc/sysconfig/selinux` 檔案
- 執行 `sestatus` 指令
- 檢查 `/var/log/messages` 檔案，以取得 SELinux 注意事項 (RHEL 4 與 RHEL 5 可能各有不同的注意事項格式。)

若要停用 SELinux，您可以執行下列其中一項：

- 在許可模式中設定它，並以超級使用者身分執行 `setenforce 0` 指令
- 修改 `/etc/sysconfig/selinux` 並重新開機。

如果 DB2 產品已順利地安裝在 RHEL 4 或 RHEL 5 系統上，則 DB2 程序將在不受限制的網域中執行。若要指派 DB2 程序給它們自己的網域，請修改原則。在 `sqllib/samples` 目錄中提供有範例 SELinux 原則。

集中式使用者管理注意事項 (Linux 及 UNIX)

在包括安全軟體的環境中，有一些安裝注意事項。

註： DB2 安裝無法更新或建立在作業系統之外控制的使用者及群組。例如，LDAP 可用於在作業系統之外控制使用者及群組。

註： 從 DB2 9.1 版 Fix Pack 2 開始已淘汰「網路資訊服務 (NIS)」及「網路資訊服務進階 (NIS+)」功能。這些功能的支援可能會在未來移除。建議對集中使用者管理服務使用 Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) 這個解決方案。

建立實例時，在沒有安全元件的情況下，會修改實例擁有者的群組清單，以併入資料庫管理伺服器 (DAS) 使用者之主要群組的群組清單 (如果建立 DAS 的話)。如果實例建立程式無法修改這些內容，它將報告無法執行。警告訊息可提供手動進行變更的必要資訊。

這些注意事項在外部安全程式不容許 DB2 安裝或實例建立程式來修改使用者性質的任何環境下都有效。

第 2 章 安裝 DB2 產品

安裝 DB2 伺服器 (Windows)

本作業說明如何在 Windows 上啟動「DB2 安裝」精靈。您將使用「DB2 安裝」精靈來定義安裝，並在系統上安裝 DB2 產品。

先決要件

在啟動「DB2 安裝」精靈之前：

- 如果您規劃設定分割的資料庫環境，請參閱「設定分割的資料庫環境」主題。
- 請確定系統符合安裝、記憶體及磁碟的需求。
- 如果您規劃在 Windows 上使用 LDAP，以於 Active Directory 中登錄 DB2 伺服器，則應該在安裝前擴充目錄綱目。
- 您必須有本端 *Administrator* 使用者帳戶 (具有所建議的使用者權限) 才能執行安裝。在 LocalSystem 可用來當作 DAS 與 DB2 實例使用者，且您沒有使用資料庫分割功能的 DB2 伺服器中，具有高專用權的非管理者使用者可以執行安裝。

註：如果非 *Administrator* 使用者帳戶要執行產品安裝，則在嘗試安裝 DB2 產品之前，必須先安裝 VS2005 執行時期檔案庫。在可以安裝 DB2 產品之前，作業系統上需要 VS2005 執行時期檔案庫。可以從 Microsoft 執行時期檔案庫下載網站取得 VS2005 執行時期檔案庫。有兩個選項：選擇適於 32 位元系統的 *vcredist_x86.exe* 或適於 64 位元系統的 *vcredist_x64.exe*。

- 雖然並非必要，但是還是建議您關閉所有程式，讓安裝程式可以更新電腦上的所有檔案，而不需要重新開機。

限制

- DB2 副本名稱及實例名稱的開頭不可以是數值。
- 在所有 DB2 副本中，DB2 副本名稱及實例名稱必須是唯一的。
- 只有一個資料庫分割區的資料庫才可以使用 XML 功能。
- 如果已安裝下列其中一項，則在相同路徑下無法安裝任何其他 DB2 產品：
 - IBM Data Server Runtime Client
 - IBM Data Server Driver for ODBC, CLI, and .NET
 - DB2 資訊中心
- 「DB2 安裝」精靈欄位不接受非英文字元。
- 如果您在 Windows Vista 上啟用延伸安全，則使用者必須屬於 DB2ADMNS 或 DB2USERS 群組，才能執行本端 DB2 指令及應用程式，因為有額外的安全功能 (使用者存取控制) 會限制本端管理者的預設專用權。如果使用者不屬於其中一個群組，則他們將不具有本端 DB2 配置或應用程式資料的讀取權。

若要啟動「DB2 安裝」精靈：

1. 使用定義給 DB2 安裝的本端「管理者」帳戶登入系統。

2. 如果有 DB2 產品 DVD，請將它插入光碟機。如果已啟用，則自動執行功能會自動啟動「DB2 安裝啟動程式」。如果自動執行未運作，請使用 Windows 檔案總管來瀏覽 DB2 產品 DVD，並按兩下安裝圖示，以啟動「DB2 安裝啟動程式」。
3. 如果已從 Passport Advantage 下載 DB2 產品，請執行可執行檔，以取出 DB2 產品安裝檔案。使用 Windows 檔案總管來瀏覽 DB2 安裝檔案，並按兩下安裝圖示，以啟動「DB2 安裝啟動程式」。
4. 您可以透過「DB2 安裝啟動程式」來檢視安裝先決條件及版本注意事項，或是直接進行安裝。您可能會想要複查安裝先決要件及版本注意事項，以取得最新的資訊。
5. 按一下**安裝產品**，**安裝產品**視窗會顯示可供安裝使用的產品。

如果電腦上尚未安裝現存的 DB2 產品，請按一下**安裝新產品**來啟動安裝。遵循「DB2 安裝」精靈的提示繼續進行安裝。

如果您的電腦上至少安裝了一個現存的 DB2 產品，則可以：

- 按一下**新安裝**以建立新的 DB2 副本。
 - 按一下**使用現存的產品**，以升級現存的 DB2 副本，將功能新增至現存的 DB2 副本，移轉現有的 DB2 第 8 版或 9.1 版副本，或安裝附加產品。
6. 「DB2 安裝」精靈會判定系統語言，並啟動該語言的安裝程式。線上說明會指導您執行其餘的步驟。若要呼叫線上說明，請按一下**說明**或按 **F1**。您可以隨時按一下**取消**按鈕，結束安裝作業。

根據預設值，DB2 產品會安裝在 <Program Files>\IBM\sqllib 目錄中，其中 <Program Files> 代表 Program Files 目錄的位置。

如果要安裝的系統上已在使用此目錄，則 DB2 產品安裝路徑會加上 **_xx**，其中 **_xx** 是數字，從 01 開始，並根據已安裝的 DB2 副本數而增加。

您也可以指定自己的 DB2 產品安裝路徑。

如需安裝期間所遇到之錯誤的相關資訊，請複查位於 My Documents\DB2LOG\ 目錄中的安裝日誌檔。日誌檔會使用下列格式：DB2-ProductAbbrrev-DateTime.log (例如，DB2-ESE-Tue Apr 04 17_04_45 2006.log)。

如果要讓您的 DB2 產品可以存取本端電腦或透過網路存取另一台電腦上的 DB2 文件，則必須安裝「DB2 資訊中心」。「DB2 資訊中心」包含 DB2 資料庫系統及 DB2 相關產品的文件。根據預設值，如果未在本端安裝「DB2 資訊中心」，則會從 Web 存取 DB2 資訊。

DB2 Express 及 DB2 Workgroup Server Edition 記憶體限制

如果您正在安裝 DB2 Express Edition，則允許的實例記憶體上限是 4GB。

如果是安裝 DB2 Workgroup Server Edition，則容許的實例記憶體上限是 16GB。

配置給實例的記憶體數量是由 **INSTANCE_MEMORY** 資料庫管理程式配置參數決定的。

從 9.1 版移轉時的重要注意事項：

- 如果 9.1 版 DB2 產品的記憶體配置超出允許的限制，則 DB2 產品在移轉至現行版本之後，可能無法啟動。

- 自行調整記憶體管理程式，不會超過授權限制而增加您的整體實例記憶體限制。

使用「DB2 安裝」精靈安裝 DB2 伺服器 (Linux 及 UNIX)

這項作業說明如何在 Linux 及 UNIX 系統上啟動「DB2 安裝」精靈。您可以使用「DB2 安裝」精靈來定義安裝喜好設定，以及將 DB2 產品安裝到系統上。

在啟動「DB2 安裝」精靈之前：

- 如果您是規劃設定分割的資料庫環境，請遵循本主題底端的相關鏈結，以查看作法。
- 請確定系統符合安裝、記憶體及磁碟的需求。
- 您可以使用 root 或 非 root 權限安裝 DB2 伺服器。如需非 root 安裝的相關資訊，請參閱相關鏈結。
- DB2 產品映像檔必須可用。您可以購買實體 DB2 產品 DVD，或從 Passport Advantage 下載安裝映像檔，來取得 DB2 安裝映像檔。
- 如果您是安裝非英文版本的 DB2 資料庫產品，則必須具有適當的「國家語言套件」。
- 「DB2 安裝」精靈是圖形式安裝程式。您必須有可提供圖形式使用者介面的 X window 軟體，才能在您的機器上執行「DB2 安裝」精靈。請確定 X Windows 伺服器正在執行。確定您已適當地匯出顯示畫面。例如，`export DISPLAY=9.26.163.144:0`。
- 如果在環境中使用安全軟體，則必須手動建立必要的 DB2 使用者，才能啟動「DB2 安裝」精靈。

註：

- 只有使用字碼集 UTF-8 定義且只有一個資料庫分割區的資料庫才可以使用 XML 功能。
- 「DB2 安裝」精靈欄位不接受非英文字元。

若要啟動「DB2 安裝」精靈，請執行下列步驟：

1. 如果您有實體 DB2 產品 DVD，請輸入下列指令，切換到裝載 DB2 產品 DVD 的目錄：

```
cd /dvdrom
```

其中 */dvdrom* 代表 DB2 產品 DVD 的裝載點。

2. 如果已下載 DB2 產品映像檔，則必須解壓縮及 `untar` 該產品檔案。

- a. 解壓縮產品檔案：

```
gzip -d product.tar.gz
```

其中 *product* 是所下載之產品的名稱。

- b. Untar 產品檔案：

在 Linux 作業系統上

```
tar -xvf product.tar
```

在 AIX®、HP-UX 及 Solaris 作業系統上

```
guntar -xvf product.tar
```

其中 *product* 是所下載之產品的名稱。

c. 切換目錄：

```
cd ./product
```

其中 *product* 是所下載之產品之名稱。

註：如果已下載「國家語言套件」，則將它 `untar` 至相同的目錄中。這會在相同的目錄中建立子目錄 (例如，`./nlpack/disk1`)，並可讓安裝程式無需提示，即可自動找到安裝映像檔。

3. 從產品映像檔所在的目錄輸入 `./db2setup` 指令，以啟動「DB2 安裝」精靈。
4. 此時會開啓「IBM DB2 安裝啟動程式」。您可以從這個視窗中檢視安裝先決要件及版本注意事項，或是直接進行安裝。您可能會想要複查安裝先決要件及版本注意事項，以取得最新的資訊。
5. 按一下**安裝產品**，**安裝產品**視窗會顯示可供安裝使用的產品。

按一下**安裝新產品**，以啟動安裝。遵循「DB2 安裝」精靈的提示繼續進行安裝。

起始安裝後，請繼續完成所有「DB2 安裝」精靈安裝畫面並選取選項。安裝說明會指導您執行其餘的步驟。若要呼叫安裝說明，請按一下**說明**或按 **F1**。您可以隨時按一下**取消**按鈕，結束安裝作業。

若為非 `root` 安裝，DB2 產品會一律安裝在 `$HOME/sqllib` 目錄中，其中 `$HOME` 代表非 `root` 使用者的起始目錄。

若為 `root` 安裝，則依預設，DB2 產品會安裝在下列其中一個目錄：

AIX、HP-UX 及 Solaris

```
/opt/IBM/db2/V9.5
```

Linux `/opt/ibm/db2/V9.5`

如果要安裝的系統上已在使用此目錄，則 DB2 產品安裝路徑會加上 `_xx`，其中 `_xx` 是數字，從 `01` 開始，並根據已安裝的 DB2 副本數而增加。

您也可以指定自己的 DB2 產品安裝路徑。

DB2 安裝路徑具有下列規則：

- 可以包括小寫字母 (a-z)、大寫字母 (A-Z) 及底線字元 (_)
- 不能超出 128 個字元
- 不能包含空格
- 不能包含非英文字元

安裝 DB2 資料庫產品之後，也可以透過從「國家語言套件」所在目錄執行 `./db2setup` 指令，來安裝「國家語言套件」。

安裝日誌檔為：

- DB2 安裝日誌檔。此檔案會擷取所有 DB2 安裝資訊，包括錯誤。
 - 若為 `root` 安裝，則 DB2 安裝日誌檔名稱是 `db2setup.log`。
 - 若為非 `root` 安裝，則 DB2 安裝日誌檔名稱是 `db2setup_username.log`，其中 `username` 是執行安裝的非 `root` 使用者 ID。

- DB2 錯誤日誌檔。此檔案會擷取由 Java™ 所傳回的任何錯誤輸出 (例如，異常狀況及設陷資訊)。
 - 若為 root 安裝，則 DB2 錯誤日誌檔名稱是 db2setup.err。
 - 若為非 root 安裝，則 DB2 錯誤日誌檔名稱是 db2setup_username.err，其中 *username* 是執行安裝的非 root 使用者 ID。

根據預設值，這些日誌檔位於 /tmp 目錄中。您可以指定日誌檔的位置。

不會再有 db2setup.his 檔案。相反的，DB2 安裝程式會將 DB2 安裝日誌檔的副本儲存在 DB2_DIR/install/logs/ 目錄中，並重新命名為 db2install.history。如果該名稱已存在，則 DB2 安裝程式會將其重新命名為 db2install.history.xxxx，其中 xxxx 為 0000-9999 的數字，視該機器上的安裝數目而定。

每個安裝副本都有個別的歷程檔案清單。如果移除安裝副本，則也會移除此安裝路徑下的歷程檔案。此複製動作會在安裝即將結束時執行，並且如果程式在完成之前停止或中斷，則不會建立歷程檔案。

在 Linux x86 上，如果要讓您的 DB2 產品具有對本端電腦或網路上其他電腦的 DB2 文件存取權，則必須安裝「DB2 資訊中心」。「DB2 資訊中心」包含 DB2 資料庫系統及 DB2 相關產品的文件。

DB2 Express 及 DB2 Workgroup Server Edition 記憶體限制

如果您正在安裝 DB2 Express Edition，則允許的實例記憶體上限是 4GB。

如果是安裝 DB2 Workgroup Server Edition，則容許的實例記憶體上限是 16GB。

配置給實例的記憶體數量是由 **INSTANCE_MEMORY** 資料庫管理程式配置參數決定的。

從 9.1 版移轉時的重要注意事項：

- 如果 9.1 版 DB2 產品的記憶體配置超出允許的限制，則 DB2 產品在移轉至現行版本之後，可能無法啟動。
- 自行調整記憶體管理程式，不會超過授權限制而增加您的整體實例記憶體限制。

第 3 章 驗證安裝

使用首要步驟驗證 DB2 伺服器的安裝 (Linux 及 Windows)

您應該從 SAMPLE 資料庫中存取資料，來驗證 DB2 伺服器安裝是否已順利完成。

您必須安裝「控制中心」及「首要步驟」元件，以執行本作業。

「首要步驟」在「DB2 安裝」精靈的功能選擇視窗中是列為入門元件。它是「一般」安裝的一部份，也可以在執行「自訂」安裝時選取。

「控制中心」元件只有在 Linux (僅限 x86 及 AMD64/EM64T) 及 Windows (僅限 x86 及 AMD64/EM64T) 上才可用。

1. 在 Linux 上，以實例擁有者身分登入系統。
2. 啟動首要步驟：
 - 在 Windows 作業系統上，按一下**開始**，並選取**程式集 -> IBM DB2 -> [DB2 副本名稱] -> 設定工具 > 首要步驟**
 - 在 Linux 及 Windows 作業系統上，可以鍵入 **db2fs** 指令來啟動「首要步驟」。
3. 在「首要步驟」啟動程式中選取**資料庫建立**。在「資料庫建立」頁面上，您會看到用於建立 SAMPLE 資料庫的「DB2 資訊中心」鏈結，以及**建立 SAMPLE 資料庫** 按鈕。按一下**建立 SAMPLE 資料庫**，以啟動「建立 SAMPLE 資料庫」視窗。
4. 您可以選擇要建立的資料庫物件類型及資料庫位置。在 Windows 上，您可以選擇要建立 SAMPLE 資料庫的磁碟機，在 Linux 上，則可以選擇要建立 SAMPLE 資料庫的目錄。
5. 這個指令可能需要數分鐘，方可完成。在建立 SAMPLE 資料庫後，您會收到一個完成訊息。按一下**確定**。
6. 啟動「控制中心」。在 Windows 上，按一下**開始**，並選取**程式集 -> IBM DB2 -> [DB2 副本名稱] -> 一般管理工具 -> 控制中心**。在 Linux 系統上，鍵入 **db2cc** 指令。
7. 在「控制中心」畫面的左窗格中，展開物件樹以檢視 SAMPLE 資料庫及 SAMPLE 資料庫物件。在「控制中心」畫面的右窗格中選取「表格」物件以檢視 SAMPLE 資料庫表格。請用滑鼠右鍵按一下表格名稱 **staff**，並選取「查詢」。在指令編輯器視窗中，按一下**執行**按鈕以執行查詢，並查看結果集。

在驗證安裝之後，即可移除 SAMPLE 資料庫以釋出磁碟空間。然而，如果您規劃利用範例應用程式，則需要保留 SAMPLE 資料庫。

請輸入 **db2 drop database sample** 指令以捨棄 SAMPLE 資料庫。

使用指令行處理器 (CLP) 驗證安裝

您可以建立 SAMPLE 資料庫並執行 SQL 指令來擷取範例資料，以驗證安裝。

先決要件

- 可在功能選擇中找到的 SAMPLE 資料庫元件必須安裝在系統上，且包括於一般安裝中。

- 您必須是具有 SYSADM 權限的使用者。

若要驗證安裝，請：

1. 以具有 SYSADM 權限的使用者身分登入系統。
2. 輸入 db2start 指令以啟動資料庫管理程式。
3. 輸入 db2sampl 指令，以建立 SAMPLE 資料庫。

這個指令可能需要數分鐘，方可完成。沒有完成訊息；當指令提示字元傳回時，即表示處理已完成。

在建立 SAMPLE 資料庫時，會自動以資料庫別名 SAMPLE 進行編目。

4. 連接至 SAMPLE 資料庫、擷取所有在部門 20 中工作之員工的清單，並重設資料庫連線。請從指令行處理器 (CLP) 中輸入下列指令：

```
connect to sample
"select * from staff where dept = 20"
connect reset
```

輸出應該與下列項目類似：

ID	NAME	DEPT	JOB	YEARS	SALARY	COMM
10	Sanders	20	Mgr	7	98357.50	-
20	Pernal	20	Sales	8	78171.25	612.45
80	James	20	Clerk	-	43504.60	128.20
190	Sneider	20	Clerk	8	34252.75	126.50

選取的 4 筆記錄。

在驗證安裝之後，即可移除 SAMPLE 資料庫以釋出磁碟空間。請輸入 db2 drop database sample 指令以捨棄 SAMPLE 資料庫。

使用「建立具有自動維護的資料庫」精靈，建立您自己的資料庫

「建立具有自動維護的資料庫」精靈是建立您自己的資料庫的最快方法。依據您所提供的基本資訊，精靈會：

- 在您選擇的磁碟或目錄中建立新資料庫
- 指派資料的磁碟空間
- 配置新資料庫以取得最佳效能
- 開啓自動維護
- 配置資料庫需要注意時的電子郵件或呼叫器通知

您可以從「首要步驟」或直接從「控制中心」內啓動「建立具有自動維護的資料庫」精靈。

先決要件

- 如果要從「首要步驟」啓動精靈，您還必須安裝好「首要步驟」元件。「首要步驟」是「DB2 安裝」精靈中「入門元件」分組的一部分。它是「一般」安裝的一部份，也可以在執行「自訂」安裝時選取。
- 您必須擁有 SYSADM 或 SYSCTRL 權限，才能執行此作業。

- 若為 Linux，您必須具有能夠呈現圖形式使用者介面的 Xwindow 軟體，才能讓「首要步驟」及「控制中心」在您的機器上執行。確定您已適當地匯出顯示畫面。例如，`export DISPLAY=9.26.163.144:0`。
- 在 Linux 上，請確定您是以預設的實例擁有者 `db2inst1` 登入。實例是指您用來編目資料庫及設定配置參數的邏輯資料庫管理程式環境。
 1. 使用您要用來建立資料庫的使用者帳戶，登入系統。
 2. 以下列其中一種方式，啟動「建立具有自動維護的資料庫」：
 - 從「首要步驟」：按一下**建立您自己的資料庫**。
 - 從「控制中心」：按一下**所有資料庫**資料夾。按一下**所有資料庫**窗格中的**建立新資料庫**。
 3. 請遵循精靈的步驟。您必須提供有關新資料庫的一些詳細資料及喜好設定，如名稱及發生各種狀況時要通知的聯絡人。

如果您是從「首要步驟」建立自己的資料庫，則現在會想要啟動「控制中心」以開始探索及使用您的資料庫。若要這麼做，請按一下「首要步驟」中的**使用資料庫**。

第 4 章 DB2 產品授權

DB2 授權檔

沒有登錄授權碼，也可執行您的 DB2 產品。然而，建議登錄授權碼，作為追蹤及區分系統上已安裝 DB2 產品及功能的一種機制。您可以在軟體授權合約中找到 DB2 產品授權條款。

安裝 DB2 資料伺服器不包括登錄授權碼。在使用 DB2 產品或功能之前，您應先登錄授權碼。

登錄授權碼 (也稱為授權憑證) 可讓 DB2 授權管理程式辨識您要在每一部機器上使用的授權碼。這也稱為套用授權碼。

每個 DB2 產品及 DB2 功能都隨附一個授權碼。如果已從 Passport Advantage® 下載 DB2 產品或功能映像檔，則「啟動 CD」映像檔中會包括授權碼。使用 Passport Advantage 時，必須分別下載每一個產品及功能的「啟動 CD」映像檔。如果您透過 IBM 提供的實體媒體包來獲得 DB2 產品或功能，則授權碼位於「啟動 CD」上。

如果您購買了基本 DB2 產品以及單獨付費的功能，則需要套用多個授權碼。每個 DB2 產品及 DB2 功能都具有自己的授權碼。您應該確保所安裝的 DB2 產品及功能都具有正確的授權。如需相關資訊，請參閱 DB2 包裝或 DB2 功能及好處。

DB2 Personal Edition 及 DB2 Connect™ Personal Edition 是例外情況。如果安裝了 DB2 Personal Edition 或 DB2 Connect Personal Edition，則會在基本安裝時自動套用授權碼。

DB2 產品或功能的授權是透過下列工具來管理的：

- 「控制中心」中的「授權中心」，或者
- db2licm 授權管理工具指令。

為了協助您管理授權，依循報告會列出 DB2 功能是否您現行產品的授權。若要依循授權合約，您應該套用授權碼。但除非安裝了 DB2 產品試用映像檔，或安裝了 DB2 修正套件安裝映像檔，否則，即使不套用授權碼，DB2 產品還是會繼續運作，而不會岔斷或受到限制。試用版的 DB2 產品會在 90 天的試用期間結束後停止運作。如果您透過從 Passport Advantage 獲得的現存 DB2 產品來安裝 DB2 修正套件安裝映像檔，則修正套件安裝映像檔將繼續運作，而不會岔斷。

DB2 產品試用映像檔可讓您存取正在使用的版本中的所有可用功能。您可以從試用及示範下載 DB2 試用映像檔。

如果您安裝的是具有試用軟體授權的 DB2 產品，且現在要升級至完整授權，您不需要重新安裝 DB2 產品。您只需要升級您的授權。如需詳細資料，請參閱升級您的 DB2 授權。

註： 32 位元 Linux 版的 DB2 Enterprise Server Edition 試用軟體授權無法升級至完整的正式作業授權。

註: 在「處理器值單元 (PVU)」授權結構下，每個處理器核心都指派有特定數目的「值單元」。在處理器核心上部署軟體程式時，必須獲得每個處理器核心的處理器「值單元」總數。IBM 會繼續定義處理器，以作為晶片上的每個處理器核心。例如，雙核晶片包含兩個處理器核心。每個軟體程式的每一「值單元」都有唯一的價格。若要判定部署個別軟體程式的總成本，您可以將每一「值單元」的程式價格乘以所需的處理器「值單元」總數。PVU 計算機會計算環境中 PVU 的總數。

使用「授權中心」登錄 DB2 產品或功能授權碼

在從 Passport Advantage 下載的 DB2 產品或功能映像檔中，或從 IBM 實體媒體包中收到的「啟動 CD」中，可找到授權碼。

在 Linux 或 Windows 作業系統上，您可以使用「授權中心」來登錄授權碼。在 UNIX 作業系統上，使用 **db2licm** 指令來登錄授權碼。

在 Linux 作業系統上，實例擁有者必須具有授權檔所在目錄的讀取及寫入專用權。

若要登錄 DB2 授權碼：

1. 啟動「DB2 控制中心」，並從工具功能表中選取**授權中心**。
2. 選取您要安裝其授權的系統。在您選取的系統上選取實例。從已安裝的產品選取產品。**安裝的產品**欄位將顯示已安裝的產品名稱。
3. 從**授權**功能表選取**新增**。
4. 在「新增授權」視窗中，選取授權檔：
 - 在 Windows 伺服器上：x:\db2\license\license_filename.lic
 - 在 Linux 伺服器上：/cd/db2/license/license_filename.lic其中 x: 或 /cd 代表包含 DB2 產品或功能之「啟動 CD」的光碟機或裝載點。
5. 按一下套用以新增授權碼。

檢查 DB2 授權認證

每一個 DB2 產品及功能都具有與其相關聯的授權碼。使用 DB2 產品或功能之前，應該先登錄授權碼。「授權中心」會在主要畫面列出產品資訊。沒有登錄授權的 DB2 產品，「授權類型」會顯示為未登錄。

若要驗證 DB2 功能的授權認證，您可以產生依循報告。依循報告會列出 DB2 功能是否依循您目前的產品授權。每個 DB2 功能的可能狀態為下列：

- 符合授權：指出已使用功能且已適當地授權。
- 違規：指出功能未經授權但已使用
- 未使用：指出功能已適當地授權但未使用。

註: 部分 DB2 功能 (當作 DB2 功能的一部份購買時) 只能在有授權的情形才可以使用。

如果已安裝 DB2 產品試用映像檔，則該映像檔可讓您存取正在使用的版本中的所有可用功能。

註: 32 位元 Linux 版的 DB2 Enterprise Server Edition 試用軟體授權無法升級至完整產品授權。

您可以使用「授權中心」或 `db2licm` 指令來產生依循報告。

- 若要從「授權中心」產生依循報告，請選取授權 → 產生依循報告。
- 若要使用 `db2licm` 指令產生依循報告，請從指令行輸入下列指令：
 - 若為 Linux 及 UNIX 作業系統：

```
db2instance_path/adm/db2licm -g filename
```

- 若為 Windows 作業系統：

```
db2instance_path\bin\db2licm -g filename
```

其中

- *db2instance_path* 是 DB2 實例建立的位置。
- *filename* 指定要儲存輸出的檔案名稱。

顯示違規的 DB2 功能應該使用「授權中心」或 `db2licm` 指令來登錄授權碼。「授權中心」或 `db2licm` 指令也可用於重設授權使用情況資訊。若需詳細資料，請參閱相關鏈結。

升級試用軟體授權

如果您安裝的是具有試用軟體授權的 DB2 產品，且現在想要升級至完整授權，您必須升級產品授權碼。

您無法使用這種方法，從一個 DB2 產品升級成另一個 DB2 產品。

如果先前授權的 DB2 伺服器產品副本未存在於機器，則單一伺服器修正套件映像檔可以用來安裝任何 DB2 資料庫伺服器產品。在此情況下，安裝的 DB2 產品會被視為試用軟體授權。

若要升級您的 DB2 授權：

1. 取得授權碼。授權碼可以從下列位置取得：
 - 從 Passport Advantage 下載的啟動鍵，或
 - 從 IBM 實體媒體包中收到的「啟動光碟」。
2. 使用「授權中心」或 `db2licm` 指令來登錄授權碼。

註: 32 位元 Linux 版的 DB2 Enterprise Server Edition 試用軟體授權無法升級至正式作業授權。

附錄 A. 使用回應檔安裝 DB2 產品

回應檔安裝基本概念

與「DB2 安裝」精靈不同的是，DB2 回應檔安裝不需要和任何使用者互動，即可讓您安裝 DB2 產品。

回應檔是一種僅英文文字檔，其中包含設定及配置資訊。回應檔會指定配置及安裝參數，以及要安裝的產品及元件。

此方法不僅有助於大規模部署 DB2 產品，同時也有助於在您的自訂安裝與配置程序中，以透通方式內嵌 DB2 安裝程序。

您可以使用下列任何方法來建立回應檔：

- 修改所提供的其中一個範例回應檔。範例回應檔位於 DB2 產品 DVD 的下列目錄：
`db2/platform/samples`

其中 *platform* 是指適當的硬體平台。

- 使用「DB2 安裝精靈」，依據您所提供的輸入，儲存安裝及配置資料。如果您選擇此選項，在「DB2 安裝」精靈中建立回應檔，則根據預設值，回應檔 (如果您安裝多重分割區環境，則伺服器會有一個回應檔，分割區也會有一個回應檔) 將會儲存在這個位置。檔案的預設名稱爲 *name1* 及 *name2*。
- 使用回應檔產生器，從現存已安裝及配置的 DB2 產品來建立回應檔 (僅限 Windows 平台)。

回應檔安裝也可以稱爲無聲自動安裝或自動安裝。

回應檔注意事項

在開始進行回應檔安裝之前，您應該瞭解下列注意事項：

- 雖然第 8 版及第 9 版中建立的回應檔格式類似，但對於何處可以使用回應檔則有版本限制。例如，DB2 第 9 版中產生的回應檔僅可用於安裝 DB2 第 9 版 (或 9.5 版) 產品，而無法用於安裝 DB2 第 8 版。反之亦然，DB2 第 8 版中產生的回應檔無法用於安裝 DB2 第 9 版。這主要是因爲第 9 版中有新的必要關鍵字。
- 在 Linux 或 UNIX 平台上，針對 root 安裝建立的回應檔可能無法供非 root 安裝使用。部分回應檔關鍵字僅對 root 安裝有效。如需詳細資訊，請參閱回應檔關鍵字。
- 如果您使用「DB2 安裝」精靈，則：
 - 在安裝期間，您可以在「DB2 安裝」精靈的**選取安裝動作**畫面中，將您的設定儲存在回應檔中。
 - 只會根據正在執行的安裝作業來建立回應檔。如果您的配置相當簡單，或是您想建立計畫稍後自訂的回應檔，則建議您使用此方法。
 - 只有您使安裝程序完成且其順利完成時，才會產生回應檔。如果取消安裝，或是安裝失敗，則不會建立回應檔。
- 您可使用回應檔在網路上的每一個工作站安裝相同配置，或安裝某個 DB2 產品的多重配置。然後您可以將此檔案分送到您要安裝此產品的工作站。

- 如果您使用回應檔產生器 (僅限 Windows 平台)，則會根據現存的安裝來建立回應檔。如果您的配置較為複雜 (以手動方式配置)，則建議您使用此方法。如果在產生回應檔之後使用回應檔產生器，則可能需要輸入使用者名稱及密碼

使用「DB2 安裝」精靈建立回應檔

您可以使用「DB2 安裝」精靈，根據正在執行的安裝作業來建立回應檔。此回應檔會根據您的「DB2 安裝」精靈選項來產生。然後，您可以使用回應檔，利用相同設定來執行無人式安裝。

若要使用「DB2 安裝」精靈來建立回應檔，請：

1. 從「DB2 安裝」啟動程式中，針對您要安裝的產品選取**安裝新產品**，或選取**使用現存的产品**，以選取要使用的 DB2 副本。
2. 選取要安裝的產品 或 DB2 副本，再按下一步，以啟動「DB2 安裝」精靈。
3. 在「歡迎使用」頁面上按下一步，並接受授權合約條款。
4. 在**選取安裝類型**視窗中，選取「一般」、「壓縮」或「自訂」安裝。
5. 在**選取安裝、建立回應檔或兩者**視窗中，選取**將我的安裝設定儲存在回應檔中**選項，或在**這部電腦上安裝產品，並將我的設定儲存在回應檔中**選項。然後，在**回應檔名稱**欄位中，鍵入您要讓「DB2 安裝」精靈放置所產生之回應檔的路徑。根據預設值，回應檔的名稱為 *name1*，並且儲存於 *directory1*。

註:

- a. 如果選取**將我的安裝設定儲存在回應檔中**選項，則不會在電腦上安裝任何軟體，只會建立具有**回應檔名稱**欄位中所指定名稱的回應檔。
 - b. 如果選取**分割的資料庫安裝**，則會產生兩個回應檔，一個用於擁有實例的電腦，一個用於參與的電腦。參與電腦的回應檔名稱會根據擁有實例之電腦的名稱來產生。根據預設值，分割區回應檔的名稱為 *name2*，並且儲存於 *directory2*。
6. 選取您想要的選項，以繼續處理其餘的安裝畫面。
 7. 在**開始複製檔案並建立回應檔**視窗中，複查所選取的設定。
 8. 若要安裝產品，請按一下**完成**。
 9. 完成安裝時，「DB2 安裝」精靈就會將所產生的回應檔放置在您指定的路徑中。使用「DB2 安裝」精靈建立回應檔時，會將特殊關鍵字 ENCRYPTED 新增至回應檔。例如：

```
DAS_PASSWORD = 07774020164457377565346654170244883126985535505156353
ENCRYPTED = DAS_PASSWORD
```

ENCRYPTED 關鍵字指出實際的密碼值不是顯示的數字順序。

附錄 B. 套用 DB2 修正套件

套用修正套件

建議您在最新的修正套件層次上執行 DB2 環境，以確保作業沒有問題。若要順利安裝修正套件，請執行所有必要的預先安裝及後置安裝作業。

DB2 修正套件包含在 IBM 測試期間所發現之問題的更新及修正式 (「授權程式分析報告」，或 APAR)，以及客戶所報告之問題的修正式。每個修正套件都含有一個 APARLIST.TXT 檔，說明它包含的修正式。

修正套件是累加的。這表示在任何 DB2 給定版本的最新修正套件中，都含有 DB2 同一版本之前修正套件中的所有更新。

可用的修正套件映像檔為：

- 單一伺服器映像檔。

單一伺服器映像檔包含所有 DB2 伺服器產品及 IBM Data Server Client 所需的新的及已更新的程式碼。如果多個 DB2 伺服器產品安裝在單一位置上，則 DB2 伺服器修正套件會將維護程式碼更新套用至所有已安裝的 DB2 伺服器產品。Data Server Client 修正套件內含於某個 DB2 伺服器修正套件中 (亦即，可以服務下列任一個伺服器產品的修正套件：Enterprise Server Edition、Workgroup Server Edition、Express Edition、Personal Edition、Connect Enterprise Edition、Connect Application Server Edition、Connect Unlimited Edition for zSeries® 及 Connect Unlimited Edition for i5/OS®)。您可以使用 DB2 伺服器修正套件，以升級 Data Server Client。

依預設，也可以利用 DB2 試用版授權，使用單一伺服器映像檔，安裝特定修正套件層次的任何 DB2 資料庫伺服器產品。

- 每一個其他 DB2 資料庫產品的修正套件。

只在已安裝非伺服器資料庫產品或附加程式產品時，才會使用此修正套件。例如，IBM Data Server Runtime Client 或 Query Patroller。

如果已安裝的 DB2 產品只是 DB2 伺服器產品或 Data Server Client，請不要使用此類型的修正套件。請改用單一伺服器映像檔修正套件。

對於 Windows 平台，如果有多個 DB2 資料庫產品 (至少包括一個不是 Data Server Client 或 DB2 伺服器的產品) 安裝在單一 DB2 副本中，則您必須下載並解壓縮所有對應的產品特定修正套件，然後才能啟動修正套件安裝程序。

- 通用修正套件 (僅限在 Linux 或 UNIX 平台上)。

已安裝多個 DB2 資料庫產品的通用修正套件服務安裝環境。

如果已安裝的 DB2 產品只是 DB2 伺服器產品或 Data Server Client，則不需要通用修正套件。在此情況下，應該使用單一伺服器映像檔修正套件。

限制

- DB2 9.5 版 修正套件僅可套用於 DB2 9.5 版 通用版 (GA) 或修正套件層次副本。
- 在安裝修正套件之前，必須停止與正在更新的 DB2 副本相關的所有 DB2 實例、DAS 及應用程式。
- 如果正在使用資料庫分割功能 (DPF)，則在安裝修正套件之前，您必須在所有節點上停止資料庫管理程式。您必須在擁有實例的節點及所有其他分割的節點上安裝修正套件。必須將參與實例的所有電腦升級到相同的修正套件層次。
- 在 Linux 或 UNIX 作業系統上：
 - 如果您在「網路檔案系統 (NFS)」中具有 DB2 產品，則必須確定在安裝修正套件之前已完全停止下列項目：所有實例、DB2 管理伺服器 (DAS)、程序間通訊 (IPC)，以及使用相同 NFS 裝載安裝的其他機器上的應用程式。
 - 如果系統指令 fuser 或 lsof 無法使用，則 installFixPack 指令將無法偵測載入的 DB2 檔案。您必須確定未載入 DB2 檔案，並提供置換選項來安裝修正套件。在 UNIX 上，需要 fuser 指令，才能檢查載入的檔案。在 Linux 上，需要 fuser 指令或 lsof 指令。

如需置換選項的詳細資訊，請參閱 installFixPack 指令。
- 在用戶端應用程式上，在已套用修正套件之後，若要執行應用程式的自動連結，使用者必須擁有連結權限。
- 安裝 DB2 修正套件不會為 IBM Data Studio Administration Console 或 IBM Data Studio 提供服務。

若為 Linux 或 UNIX 上的非 root 安裝，可以使用 db2rfe 指令啟用 root 型功能 (例如「高可用性」及作業系統型鑑別)。如果在安裝 DB2 產品之後啟用 root 型功能，則您必須在每次套用修正套件時重新執行 db2rfe 指令，以重新啟用這些功能。如需詳細資訊，請參閱下面的非 root 相關鏈結。

在 Linux 或 UNIX 作業系統上，如果已安裝國家語言，則您還需要個別的國家語言修正套件。國家語言修正套件無法單獨安裝。通用修正套件或產品指定的修正套件必須同時套用，且兩者皆必需為相同層次的修正套件。例如，如果您在 Linux 或 UNIX 上套用通用修正式至非英文的 DB2 資料庫產品，則必須同時套用通用修正套件及國家語言修正套件，以更新 DB2 資料庫產品。

如果您在相同的系統上有多個 DB2 副本，則那些副本可以屬於不同的版本及修正套件層次。如果要將修正套件套用至一個以上的 DB2 副本，您必須逐一在那些 DB2 副本上安裝修正套件。

附錄 C. 解除安裝 DB2 產品

解除安裝 DB2 產品 (Windows)

本作業提供從 Windows 作業系統完全移除 DB2 產品的步驟。僅當不再需要現存的 DB2 實例及資料庫時，才應該執行本作業。

如果解除安裝的是 DB2 預設副本，且在系統上還有其他 DB2 副本，則在繼續進行解除安裝之前，應該使用 `db2swtch` 指令來選擇新的預設副本。而且，如果資料庫管理伺服器 (DAS) 是在已移除的副本下執行，則應該將 DAS 移至未移除的副本中。否則，在解除安裝之後，必須使用 `db2admin create` 指令重建 DAS，且可能需要重新配置 DAS，某些功能才能運作。

若要從 Windows 移除 DB2 產品，請執行下列步驟：

1. (選用項目) 使用「控制中心」或 `drop database` 指令，來捨棄所有資料庫。請確定您不再需要這些資料庫。如果捨棄資料庫，您將失去所有資料。
2. 停止所有 DB2 程序及服務。這可以透過「Windows 服務」畫面或發出 `db2stop` 指令來完成。在嘗試移除 DB2 產品之前，如果 DB2 服務及程序並未停止，您將收到一個警告，其中含有正在記憶體中保留 DB2 DLL 的程序及服務清單。
3. 移除 DB2 產品有兩個選項：

新增/移除程式

使用可透過「Windows 控制台」存取的「新增/移除程式」視窗來移除 DB2 產品。如需從 Windows 作業系統移除軟體產品的詳細資訊，請參閱作業系統的說明。

db2unins 指令

您可以執行 `db2unins` 指令移除 DB2 產品。使用此指令，可以利用 `/p` 參數同時解除安裝多個 DB2 產品。也可以使用 `/u` 參數 (其將移除回應檔中指定的 DB2 產品)，無聲自動解除安裝 DB2 產品。如需相關資訊，請參閱 `db2unins` 指令主題。

遺憾的是，使用「控制台 - 新增/移除程式」機能，或者使用 `db2unins /p` 指令或 `db2unins /u` 指令，並不一定能夠移除 DB2 產品。僅當上面的方法失敗時，才應嘗試下列解除安裝選項。

若要從 Windows 系統上強制移除全部 DB2 副本，請執行 `db2unins /f` 指令。此指令會強制解除安裝系統上的全部 DB2 副本。除了使用者資料 (如 DB2 資料庫) 以外，會強制刪除全部內容。

解除安裝 DB2 產品 (Linux 及 UNIX)

本作業提供從 Linux 或 UNIX 作業系統移除 DB2 產品的步驟。

不需要本作業，即可安裝新版本的 DB2 產品。Linux 或 UNIX 上的每一個 DB2 產品版本都具有不同的安裝路徑，因此可以並存在同一部電腦上。

註: 此作業套用至使用 root 權限安裝的 DB2 產品。個別主題可解譯如何解除安裝以非 root 使用者身分安裝的 DB2 產品。

若要移除 DB2 產品，請執行下列步驟：

1. 選用的：捨棄所有資料庫。您可以使用「控制中心」或 `drop database` 指令來捨棄資料庫。捨棄實例但未先捨棄資料庫時，檔案系統上的資料庫檔案仍會保留完整。
2. 停止「DB2 管理伺服器」。請參閱 *DB2 伺服器快速入門手冊*。
3. 移除「DB2 管理伺服器」，或執行 `dasupdt` 指令，將「DB2 管理伺服器」更新為其他安裝路徑。若要移除「DB2 管理伺服器」，請參閱 *DB2 伺服器快速入門手冊*。
4. 停止所有 DB2 實例。請參閱 *DB2 伺服器快速入門手冊*。
5. 移除 DB2 實例，或執行 `db2iupdt` 指令，將實例更新為另一個安裝路徑。若要移除 DB2 實例，請參閱 *DB2 伺服器快速入門手冊*。
6. 移除 DB2 產品。請參閱 *DB2 伺服器快速入門手冊*。

停止 DB2 管理伺服器 (Linux 及 UNIX)

在移除 DB2 產品之前，必須先停止 DB2 管理伺服器 (DAS)。

解除安裝 DB2 產品時，如果您正在移除最後一個 DB2 9.5 版副本，則必須捨棄 DAS。如果您具有其他 DB2 9.5 版副本，則建議您執行 `dasupdt` 指令，以建立 DAS 與其他 DB2 副本的關聯。如果您決定捨棄 DAS，則必須先停止 DAS。

註: 此作業不可套用至 DB2 產品的非 root 安裝。

若要停止 DB2 管理伺服器，請執行下列步驟：

1. 以 DB2 管理伺服器擁有者身分登入。
2. 輸入 `db2admin stop` 指令以停止 DB2 管理伺服器。

移除 DB2 管理伺服器 (Linux 及 UNIX)

如果移除最後一個 DB2 第 9 版副本，則必須首先移除 DB2 管理伺服器 (DAS)，然後移除 DB2 產品。

如果移除一個 DB2 第 9 版副本，但仍具有其他 DB2 第 9 版副本，則應該從要將 DB2 DAS 與其相關聯的 DB2 副本執行 `dasupdt` 指令。

註: 此作業只能套用至使用 root 權限安裝的 DB2 產品。

若要移除 DAS，請：

1. 以具有 root 權限的使用者身分登入。
2. 停止 DAS：

```
db2admin stop
```

3. 輸入下列指令以移除 DAS：

```
DB2DIR/instance/dasdrop
```

其中 *DB2DIR* 是您在 DB2 安裝期間指定的位置。UNIX 的預設安裝路徑是 `/opt/IBM/db2/V9.5`。Linux 的預設安裝路徑是 `/opt/ibm/db2/V9.5`。

停止 root 實例 (Linux 及 UNIX)

您必須停止與正在解除安裝之 DB2 副本相關聯的所有 DB2 實例。解除安裝現行副本不應影響與其他 DB2 副本相關聯的實例。

註：此作業套用至使用 root 權限安裝的 DB2 產品。

若要停止 DB2 實例，請執行下列步驟：

1. 以具有 root 權限的使用者身分登入。
2. 輸入下列指令，以取得與現行 DB2 副本相關聯的所有 DB2 實例名稱清單：

```
DB2DIR/bin/db2i1ist
```

其中 *DB2DIR* 是您在 DB2 第 9 版安裝期間指定的位置。UNIX 的預設安裝路徑是 */opt/IBM/db2/V9.5*。Linux 的預設安裝路徑是 */opt/ibm/db2/V9.5*。

3. 如果啓動 Script 未併入 .profile 中，請執行它。

```
. INSTHOME/sqllib/db2profile      (bash, Bourne, or Korn shells)
source INSTHOME/sqllib/db2cshrc  (C shell)
```

其中 *INSTHOME* 是實例的起始目錄。

4. 建議您儲存下列檔案：
 - 資料庫管理程式配置檔 *\$HOME/sqllib/db2system*
 - 節點配置檔 *\$HOME/sqllib/db2nodes.cfg*
 - *\$HOME/sqllib/function* 中的使用者定義函數或隔離儲存程序應用程式
5. 輸入 `db2stop force` 指令，以停止 DB2 資料庫管理程式。
6. 確認已輸入 `db2 terminate` 指令，停止了實例。
7. 對於每一個實例重複這些步驟。

移除 DB2 實例 (Linux 及 UNIX)

本作業解釋如何移除系統上的部分或所有 root 實例。

註：此作業不可套用至非 root 安裝。若要移除非 root 實例，您必須解除安裝 DB2 產品。

如果移除最後一個 DB2 第 9 版副本，您可以首先移除 DB2 實例，然後移除 DB2 產品。如果移除一個 DB2 第 9 版副本，但仍具有其他 DB2 第 9 版副本，您可以從要將 DB2 實例與其相關聯的 DB2 副本執行 `db2iupdt` 指令。

移除實例後，如果在另一個相同版次的實例下編目該實例所擁有的 DB2 資料庫，則可以使用該資料庫。除非明確刪除資料庫檔案，否則即使移除實例，資料庫仍會保持完整，且可以重覆使用。

僅當您不計畫使用 DB2 產品，或者不想將現存實例移轉至較新版本的 DB2 產品時，才可移除 DB2 實例。移轉需要新版本及舊版本的 DB2 都仍已安裝。如果已移除與實例相關聯的 DB2 副本，則無法移轉該實例。

若要移除實例，請：

1. 以具有 root 權限的使用者身分登入。
2. 選用項目：如果您確定不再需要相關聯資料庫的資料，則可以從系統中移除資料庫檔案，或在捨棄實例之前捨棄資料庫。

3. 輸入下列指令以移除實例：

```
DB2DIR/instance/db2idrop InstName
```

其中 *DB2DIR* 是您在 DB2 安裝期間指定的位置。UNIX 的預設安裝路徑是 */opt/IBM/db2/V9.5*。Linux 的預設安裝路徑是 */opt/ibm/db2/V9.5*。

db2idrop 指令會從實例清單移除實例登錄，並移除 *INSTHOME/sqllib* 目錄，其中 *INSTHOME* 是實例的起始目錄，而 *InstName* 是實例的登入名稱。如果您正要在 */sqllib* 目錄中儲存任何檔案，則這個動作將移除這些檔案。如果您仍需要這些檔案，您必須在捨棄實例之前，製作它們的副本。

4. 選用的：以具有 *root* 權限的使用者身分，移除實例擁有者的使用者 ID 和群組 (若僅對該實例使用的話)。如果您計劃重建實例，請不要移除使用者 ID 和群組。

註： 這是選用步驟，因為可能基於其他目的，使用實例擁有者及實例擁有者群組。

使用 *db2_deinstall* 或 *doce_deinstall* 指令移除 DB2 產品 (Linux 及 UNIX)

本作業提供使用 *db2_deinstall* 指令移除 DB2 產品或 DB2 元件的步驟。*db2_deinstall* 指令會從您的系統移除所有 DB2 產品。*doce_deinstall* 指令會移除與 *doce_deinstall* 工具位在相同安裝路徑中的「DB2 資訊中心」。此指令只適用於 Linux 作業系統。

從系統中移除 DB2 產品之前，請確保您已執行第 29 頁的『解除安裝 DB2 產品 (Linux 及 UNIX)』中說明的所有步驟

註：

- 此作業套用至使用 *root* 權限安裝的 DB2 產品。
- 您不能使用原生的作業系統公用程式 (如 *rpm* 或 *SMIT*) 來移除 DB2 產品。
- *doce_deinstall* 指令只適用於 Linux x32 及 x64。

若要從特定路徑移除**全部** DB2 產品，請執行下列步驟：

1. 以 *root* 使用者身分登入。
2. 存取 DB2 產品所在的路徑。
3. 請執行下列其中一個指令：
 - 若要移除現行位置中已安裝之 DB2 產品的功能，請從 *DB2DIR/install* 目錄執行 *db2_deinstall -F* 指令
 - 若要移除現行位置中已安裝的所有 DB2 產品，請從 *DB2DIR/install* 目錄執行 *db2_deinstall -a* 指令
 - 若要移除現行位置的「DB2 資訊中心」，請從 *DB2DIR/doc/install* 目錄執行 *doce_deinstall -a*

其中，*DB2DIR* 是您在安裝 DB2 產品時指定的位置。

附錄 D. DB2 技術資訊概觀

您可以透過下列工具及方法來取得 DB2 技術資訊：

- DB2 資訊中心
 - 主題 (作業、概念及參考主題)
 - 「DB2 工具」的說明
 - 範例程式
 - 教學指導
- DB2 書籍
 - PDF 檔 (可下載)
 - PDF 檔 (從 DB2 PDF DVD)
 - 出版品
- 指令行說明
 - 指令說明
 - 訊息說明

註：「DB2 資訊中心」主題的更新頻率高於 PDF 或印刷書籍。若要取得最新資訊，請在文件一更新時就安裝它們，或造訪「DB2 資訊中心」(ibm.com®)。

您可以在 [ibm.com](http://www.ibm.com) 上線上存取其他 DB2 技術資訊，如 TechNotes、白皮書及 IBM 紅皮書®出版品。請存取 DB2 Information Management software 檔案庫網站 (<http://www.ibm.com/software/data/sw-library/>)。

文件意見調查

我們非常重視您對 DB2 文件的意見。如果有任何如何改進 DB2 文件的建議，請以電子郵件傳送至 db2docs@ca.ibm.com。DB2 文件團隊會閱讀您的所有意見，但不會直接回應。請提供特定範例的可能位置，讓我們可以更充分的瞭解您的問題。如果要對特定的主題或說明檔提供意見，請加上主題標題及 URL。

請勿使用這個電子郵件位址來聯絡「DB2 客戶支援中心」。如果有文件未解決的 DB2 技術問題，請連絡當地 IBM 服務中心以取得協助。

印副本或 PDF 格式的 DB2 技術叢書

下面各表說明可從 IBM Publications Center www.ibm.com/shop/publications/order 取得 DB2 圖書庫。DB29.5 版 PDF 格式的英文版手冊和翻譯版本可以從 www.ibm.com/support/docview.wss?rs=71&uid=swg2700947 網站下載。

有些書籍雖然表格指出有印副本，但可能在您的國家或地區無法提供。

每次更新手冊時，書號就會增加。請確保您讀取最新版本的手冊 (列示如下)。

註：「DB2 資訊中心」的更新頻率高於 PDF 或印刷書籍。

表 3. DB2 技術資訊

名稱	書號	有印副本
<i>Administrative API Reference</i>	SC23-5842-01	是
<i>Administrative Routines and Views</i>	SC23-5843-01	否
<i>Call Level Interface Guide and Reference , Volume 1</i>	SC23-5844-01	是
<i>Call Level Interface Guide and Reference , Volume 2</i>	SC23-5845-01	是
<i>Command Reference</i>	SC23-5846-01	是
<i>Data Movement Utilities Guide and Reference</i>	SC23-5847-01	是
<i>Data Recovery and High Availability Guide and Reference</i>	SC23-5848-01	是
<i>Data Servers, Databases, and Database Objects Guide</i>	SC23-5849-01	是
<i>Database Security Guide</i>	SC23-5850-01	是
<i>Developing ADO.NET and OLE DB Applications</i>	SC23-5851-01	是
<i>Developing Embedded SQL Applications</i>	SC23-5852-01	是
<i>Developing Java Applications</i>	SC23-5853-01	是
<i>Developing Perl and PHP Applications</i>	SC23-5854-01	否
<i>Developing User-defined Routines (SQL and External)</i>	SC23-5855-01	是
<i>Getting Started with Database Application Development</i>	GC23-5856-01	是
<i>Linux 及 Windows 上 DB2 安裝及管理入門</i>	GC40-2290-01	是
<i>Internationalization Guide</i>	SC23-5858-01	是
訊息參考手冊，第一冊	GI13-0643-00	否
訊息參考手冊，第二冊	GI13-0644-00	否
移轉手冊	GC40-2291-01	是
<i>Net Search Extender Administration and User's Guide</i>	SC23-8509-01	是
<i>Partitioning and Clustering Guide</i>	SC23-5860-01	是
<i>Query Patroller Administration and User's Guide</i>	SC23-8507-00	是
<i>IBM Data Server Client 快速入門</i>	GC40-2292-01	否
<i>DB2 伺服器快速入門</i>	GC40-2293-01	是
<i>Spatial Extender and Geodetic Data Management Feature User's Guide and Reference</i>	SC23-8508-01	是

表 3. DB2 技術資訊 (繼續)

名稱	書號	有印刷本
<i>SQL Reference , Volume 1</i>	SC23-5861-01	是
<i>SQL Reference , Volume 2</i>	SC23-5862-01	是
<i>System Monitor Guide and Reference</i>	SC23-5865-01	是
<i>Troubleshooting Guide</i>	GI11-7857-01	否
<i>Tuning Database Performance</i>	SC23-5867-01	是
<i>Visual Explain 教學指導</i>	SC40-2294-00	否
新增功能介紹	SC40-2295-01	是
<i>Workload Manager Guide and Reference</i>	SC23-5870-01	是
<i>pureXML Guide</i>	SC23-5871-01	是
<i>XQuery Reference</i>	SC23-5872-01	否

表 4. DB2 Connect - 特定的技術資訊

名稱	書號	有印刷本
<i>DB2 Connect Personal Edition 快速入門</i>	GC40-2286-01	是
<i>DB2 Connect 伺服器快速入門</i>	GC40-2287-01	是
<i>DB2 Connect 使用手冊</i>	SC40-2288-01	是

表 5. Information Integration 技術資訊

名稱	書號	有印刷本
<i>Information Integration: Administration Guide for Federated Systems</i>	SC19-1020-01	是
<i>Information Integration: ASNCLP Program Reference for Replication and Event Publishing</i>	SC19-1018-02	是
<i>Information Integration: Configuration Guide for Federated Data Sources</i>	SC19-1034-01	否
<i>Information Integration: SQL Replication Guide and Reference</i>	SC19-1030-01	是
<i>Information Integration: Introduction to Replication and Event Publishing</i>	SC19-1028-01	是

訂購 DB2 印刷書籍

如果您需要訂購 DB2 印刷書籍，許多國家或地區的網站均有提供線上訂購服務，但並非所有國家或地區的網站皆是如此。您一律可以向當地的 IBM 業務代表訂購 DB2 印刷書籍。請記住，*DB2 PDF 文件 DVD* 上的某些電子書並沒有印刷本。例如，*DB2 Message Reference* 的任一冊皆沒有印刷本。

您可以向 IBM 免費訂購「DB2 PDF 文件」DVD 上許多 DB2 書籍的印刷本。依據您訂單的接單地點，您也許可以從 IBM Publications Center 在線上訂購書籍。如果您的國家或地區不提供線上訂購，則一定可以向當地的 IBM 業務代表訂購印刷本的 DB2 書籍。請注意，並非「DB2 PDF 文件」DVD 上的所有書籍都提供印刷本。

註：如需最新和最完整的 DB2 文件請造訪「DB2 資訊中心」，網址為：<http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r5>。

若要訂購 DB2 印刷書籍：

- 若要瞭解您的國家或地區是否可以在線上訂購印刷本的 DB2 書籍，請查閱 IBM Publications Center，網址為 <http://www.ibm.com/shop/publications/order>。您必須選取國家、地區或語言才能存取出版品訂購資訊，並遵循適用於您所在地的訂購指示。
- 若要向當地的 IBM 業務代表訂購 DB2 印刷書籍：
 1. 請從下列其中一個網站，找出當地業務代表的聯絡資訊：
 - IBM directory of world wide contacts，網址為 www.ibm.com/planetwide
 - IBM Publications 網站，網址為 <http://www.ibm.com/shop/publications/order>。您必須選取國家、地區或語言，以存取您所在地區的適當出版品首頁。在此網頁上，遵循 "About this site" 鏈結。
 2. 撥打訂購電話時，請指定您要訂購 DB2 出版品。
 3. 請提供業務代表您想要訂購的書籍名稱及書號。如需書名及書號，請參閱第 33 頁的『印刷本或 PDF 格式的 DB2 技術叢書』。

從指令行處理器顯示 SQL 狀態說明

DB2 會針對條件傳回可能是 SQL 陳述式結果的 SQLSTATE 值。SQLSTATE 說明可解釋 SQL 狀態及 SQL 狀態類別字碼的意義。

若要呼叫 SQL 狀態說明，請開啓指令行處理器並輸入：

```
? sqlstate 或 ? class code
```

其中 *sqlstate* 代表有效的五位數 SQL 狀態，而 *class code* 代表 SQL 狀態的前兩位數。

例如，? 08003 可顯示 08003 SQL 狀態的說明，而 ? 08 則將顯示 08 類別碼的說明

存取不同版本的 DB2 資訊中心

關於 DB2 9.5 版的主題，「DB2 資訊中心」的 URL 為 <http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r5/>

關於 DB2 第 9 版的主題，「DB2 資訊中心」的 URL 為 <http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9/>

關於 DB2 第 8 版的主題，請至第 8 版「資訊中心」的 URL：<http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v8/>

若要在「DB2 資訊中心」中，以您喜好的語言來顯示主題

DB2 資訊中心會嘗試以瀏覽器喜好設定所指定的語言來顯示主題。如果主題尚未翻譯成您偏好的語言，則 DB2 資訊中心會以英文顯示該主題。

- 若要在 Internet Explorer 瀏覽器中，以您喜好的語言來顯示主題：
 1. 在 Internet Explorer 中，按一下**工具** → **網際網路選項** → **語言...** 按鈕。此時會開啓「語言喜好設定」視窗。
 2. 確定已將您喜好的語言指定為語言清單中的第一個項目。
 - 若要將新語言新增到清單中，請按一下**新增...** 按鈕。

註： 新增語言並不保證電腦具有以該喜好語言顯示主題時所需的字型。
 - 若要將語言移到清單頂端，請選取語言再按一下**上移**按鈕，直到語言成為語言清單的第一個語言為止。
 3. 清除瀏覽器快取，然後重新整理頁面，即會以您偏好的語言來顯示「DB2 資訊中心」。
- 若要在 Firefox 或 Mozilla 瀏覽器中以您偏好的語言來顯示主題：
 1. 選取**工具** → **選項** → **進階**對話框的**語言**區段中的按鈕。「喜好設定」視窗中會顯示「語言」畫面。
 2. 確定已將您喜好的語言指定為語言清單中的第一個項目。
 - 若要將新語言新增到清單中，請按一下**新增...** 按鈕，從「新增語言」視窗中選取語言。
 - 若要將語言移到清單頂端，請選取語言再按一下**上移**按鈕，直到語言成為語言清單的第一個語言為止。
 3. 清除瀏覽器快取，然後重新整理頁面，即會以您偏好的語言來顯示「DB2 資訊中心」。

在部份瀏覽器及作業系統組合中，您可能還需要將作業系統的地區設定變更為您選擇的語言環境及語言。

更新安裝於電腦或企業內部網路伺服器上的「DB2 資訊中心」

如果您已在本端安裝了「DB2 資訊中心」，則您可以從 IBM 取得文件更新並安裝它。

更新本端環境安裝的「DB2 資訊中心」時，您需要：

1. 停止電腦上的「DB2 資訊中心」，然後以獨立式模式重新啓動「資訊中心」。以獨立式模式執行「資訊中心」可防止網路上的其他使用者存取「資訊中心」，並可讓您套用更新項目。「非管理使用者」及「非 Root 使用者」的「DB2 資訊中心」一律以獨立式模式執行。
2. 使用更新功能來查看可用的更新項目。如果有您想安裝的更新項目，則可使用「更新」功能來取得和安裝

註： 如果您的環境需要在未連接至網際網路的機器上安裝「DB2 資訊中心」更新項目，您必須使用一台已連接到網際網路並已安裝「DB2 資訊中心」的機器來鏡映更

新網站至本端檔案系統。如果您的網路將有許多使用者安裝文件更新項目，您一樣可以在本端鏡映更新網站並為更新網站建立 proxy，以減少每個使用者執行更新所需的時間。

如果有更新資料包，請使用「更新」功能來取得資料包。然而，「更新」功能只適用於獨立式模式。

3. 停止獨立式「資訊中心」，並重新啟動電腦上的「DB2 資訊中心」。

註：在 Windows Vista，列示的指令必需以管理者的身分來執行。若要啟動具有完整管理者專用權的指令提示或圖形工具，用滑鼠右鍵按一下捷徑並選取以**管理者身分**執行。

若要更新電腦上或企業內部網路伺服器上已安裝的「DB2 資訊中心」，請：

1. 停止「DB2 資訊中心」。

- 在 Windows 上，按一下「開始 → 控制台 → 系統管理工具 → 服務」。然後用滑鼠右鍵按一下「DB2 資訊中心」服務並選取「停止」。

- 在 Linux 上，輸入下列指令：

```
/etc/init.d/db2icdv95 stop
```

2. 以獨立式模式啟動「資訊中心」。

- 在 Windows 上：

- a. 開啟指令視窗。

- b. 瀏覽至已安裝「資訊中心」的路徑。根據預設值，「DB2 資訊中心」會安裝在 <Program Files>\IBM\DB2 Information Center\Version 9.5 目錄中，其中的 <Program Files> 代表「程式檔案」的所在目錄。

- c. 從安裝目錄瀏覽到 doc\bin 目錄。

- d. 執行 help_start.bat 檔：

```
help_start.bat
```

- 在 Linux 上：

- a. 瀏覽至已安裝「資訊中心」的路徑。根據預設值，「DB2 資訊中心」是安裝在 /opt/ibm/db2ic/V9.5 目錄中。

- b. 從安裝目錄導覽至 doc/bin 目錄。

- c. 執行 help_start Script：

```
help_start
```

會啟動系統預設 Web 瀏覽器，以顯示獨立式「資訊中心」。

3. 按一下「更新」按鈕 (🔄)。在「資訊中心」的右邊畫面上，按一下**尋找更新**。即會顯示現存文件的更新項目清單。

4. 若要起始安裝程序，請勾選想要安裝的選項，然後按一下**安裝更新**。

5. 安裝程序完成之後，請按一下**完成**。

6. 停止獨立式「資訊中心」：

- 在 Windows 上，請導覽至安裝目錄的 doc\bin 目錄，並執行 help_end.bat 檔：

```
help_end.bat
```

註：help_end 批次檔包含必要的指令，可以安全地終止那些已使用 help_start 批次檔啟動的程序。請不要使用 Ctrl-C 或其他任何方法來終止 help_start.bat。

- 在 Linux 上，請導覽至安裝目錄的 doc/bin 目錄，並執行 help_end Script：
help_end

註： help_end Script 包含必要的指令，可以安全地終止那些已使用 help_start Script 啟動的程序。請不要使用其他任何方法來終止 help_start Script。

7. 重新啟動「DB2 資訊中心」。

- 在 Windows 上，按一下開始 → 控制台 → 系統管理工具 → 服務。然後用滑鼠右鍵按一下 **DB2 資訊中心** 服務並選取啟動。
- 在 Linux 上，輸入下列指令：
/etc/init.d/db2icdv95 start

更新的「DB2 資訊中心」會顯示新的以及更新過的主題。

DB2 教學指導

DB2 教學說明會協助您瞭解 DB2 產品的各部分。課程會提供逐步指示。

開始之前

您可以從「資訊中心」檢視教學指導的 XHTML 版本，網址為 <http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2help/>。

有些課程會使用範例資料或程式碼。請參閱教學指導，以取得特定作業的所有先決要件說明。

DB2 教學指導

若要檢視教學指導，請按一下標題。

『**pureXML™**』位於 *pureXML Guide*

設定 DB2 資料庫以儲存 XML 資料，以及使用原生 XML 資料儲存庫來執行基本作業。

『**Visual Explain**』位於 *Visual Explain 教學指導*

使用 Visual Explain，以分析、最佳化和調整 SQL 陳述式進而取得較佳的效能。

DB2 疑難排解資訊

有各式各樣的疑難排解和問題判斷資訊可協助您使用 DB2 產品。

DB2 文件

如需疑難排解資訊，請參閱 DB2 Troubleshooting Guide 或「DB2 資訊中心」的「支援及疑難排解」區段。可以在該處找到如何使用 DB2 診斷工具及公用程式來隔離及識別問題的相關資訊、一些常見問題的解決方案，以及解決使用 DB2 產品時可能發生之問題的其他相關建議。

DB2 Technical Support 網站

如果您遭遇問題且需要協助尋找可能的原因和解決方案，請參閱 DB2 Technical Support 網站。Technical Support 網站可鏈結至最新的 DB2 書籍、TechNotes、「授權程式分析報告 (APAR 或錯誤修正程式)」、修正套件及其他資源。您可以在此知識庫中進行搜尋，為您的問題尋找可能的解決方案。

若要存取 DB2 Technical Support 網站，請造訪 <http://www.ibm.com/software/data/db2/udb/support.html>

條款

根據下述條款，將授與您對這些出版品的使用權限。

個人使用： 您可複製該等「出版品」供個人及非商業性用途使用，惟應註記 IBM 著作權標示及其他所有權歸屬 IBM 之相關文字。未經 IBM 明示同意，您不得散佈、展示或改作該等「出版品」或其任何部份。

商業使用： 您可以複製、散佈及展示該等「出版品」僅供企業內部使用，惟應註記 IBM 著作權標示及其他所有權歸屬 IBM 之相關文字。未經 IBM 明示同意，您不得改作該等「出版品」，也不得於企業外複製、散佈或展示該等「出版品」或其任何部份。

除本使用聲明中明確授予之許可外，使用者就「出版品」或任何包含於其中之資訊、資料、軟體或其他智慧財產權，並未取得其他任何明示或默許之許可、軟體授權或權利。

使用者對於「出版品」之使用如危害 IBM 的權益，或 IBM 認定其未遵照上述指示使用「出版品」時，IBM 得隨時撤銷此處所授予之許可。

除非您完全遵守所有適用之一切法規，包括所有美國出口法規，否則您不得下載、出口或再輸出此等資訊。

IBM 對於該等出版品之內容不為任何保證。出版品依其「現狀」提供，不附帶任何明示或默示之擔保，其中包括 (但不限於) 適售性、非侵權及適合特定用途之默示擔保責任。

附錄 E. 注意事項

本資訊係針對 IBM 在美國所提供之產品與服務所開發。

在其他國家中，IBM 可能不會提供本書中所提的各項產品、服務或功能。要知道您所在區域是否可用到這些產品與服務時，請向當地的 IBM 服務代表查詢。本書在提及 IBM 產品、程式或服務時，不表示或暗示只能使用 IBM 的產品、程式或服務。只要未侵害 IBM 的智慧財產權，任何功能相當的產品、程式或服務都可以取代 IBM 的產品、程式或服務。不過，其他非 IBM 產品、程式或服務在運作上的評價與驗證，其責任屬於使用者。

在這本書或文件中可能包含著 IBM 所擁有之專利或專利申請案。本書使用者並不享有前述專利之任何授權。您可以用書面方式來查詢授權，來函請寄到：

IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive
Armonk, NY 10504-1785
U.S.A.

若要查詢有關二位元組 (DBCS) 資訊的授權事宜，請聯絡您國家或地區的 IBM 智慧財產部門，或者用書面方式寄到：

IBM World Trade Asia Corporation
Licensing
2-31 Roppongi 3-chome, Minato-ku
Tokyo 106, Japan

下列段落若與國家 (或地區) 之法律條款抵觸時，即視為不適用：International Business Machines Corporation 只依「現況」提供本出版品，不提供任何明示或默示之保證，其中包括且不限於不違反規定、可商用性或特定目的之適用性的隱含保證。若有些地區在某些交易上並不允許排除上述保證，則該排除無效。

本書中可能有技術上或排版印刷上的訛誤。因此，IBM 會定期修訂；並將修訂後的內容納入新版中。同時，IBM 得隨時改進並 (或) 變動本書中所提及的產品及 (或) 程式。

此文件可能提供非 IBM 網站及資源之鏈結或參照。可從本文件參照、存取或可鏈結至任何非 IBM 網站或第三人資源，IBM 均不就該等網站或資源相關事宜提供陳述、保證或其他承諾。提供非 IBM 網站鏈結，並不表示 IBM 為該網站之內容或使用或其所有人背書。此外，IBM 並非 貴客戶與第三人進行任何交易之當事人，IBM 亦不就該等交易負擔任何責任，縱使 貴客戶係從 IBM 網站得知該等第三人 (或使用鏈結連至該第三人)，亦同。因此，貴客戶確認並同意 IBM 無需就該等外部網站或資源之可得性負責，且無需就該等網站或資源本身或其提供之任何內容、服務、產品或其他著作物負責或賠償。任何第三人提供的軟體需依隨附於該軟體之授權合約的規定使用。

當您提供資訊給 IBM 時，您即授權予 IBM 以其認為適當的方式來使用或分送資訊，而不必對您負起任何責任。

本程式之獲授權者若希望取得相關資料，以便使用下列資訊者可洽詢 IBM。其下列資訊指的是：(1) 獨立建立的程式與其他程式 (包括此程式) 之間交換資訊的方式 (2) 相互使用已交換之資訊方法。若有任何問題請聯絡：

IBM Canada Limited
Office of the Lab Director
8200 Warden Avenue
Markham, Ontario
L6G 1C7
CANADA

上述資料的取得有其特殊要件，在某些情況下必須付費方得使用。

本書所描述的任何程式及其所有可用的授權著作是由 IBM 所提供，並受到「IBM 客戶合約」、「IBM 國際程式授權合約」或雙方之間任何同等合約條款之規範。

此間所含之任何效能資料，皆是得自控制的環境之下；因此不同作業環境之下所得的結果，可能會有很大的差異。部份測量可能是在開發中的系統上執行，因此不保證可以從一般的系統獲致相同的結果。甚至有部份的測量，是利用插補法而得的估計值，其實際結果可能會有不同。本書的使用者應根據其特有的環境，驗證出適用的資料。

本書所提及之非 IBM 產品資訊，係由產品的供應商，或其出版的聲明或其他公開管道取得。IBM 並未測試過這些產品，也無法確認這些非 IBM 產品的執行效能、相容性、或任何對產品的其他主張是否完全無誤。如果您對非 IBM 產品的性能有任何的疑問，請逕向該產品的供應商查詢。

有關 IBM 未來動向的任何陳述，僅代表 IBM 的目標而已，並可能於未事先聲明的情況下有所變動或撤回。

本書中含有日常商業活動所用的資料及報告範例。為了提供完整的說明，這些範例包括個人、公司、廠牌和產品的名稱。這些名稱全屬虛構，若與任何公司的名稱和住址雷同，純屬巧合。

著作權授權：

本書包含原始語言的範例應用程式，用以說明各種作業平台上的程式設計技術。您可以基於研發、使用、銷售或散佈符合作業平台 (用於執行所撰寫的範例程式) 之應用程式設計介面的應用程式等目的，以任何形式複製、修改及散佈這些範例程式，而無需付費給 IBM。但這些範例皆未經過完整的測試。因此，IBM 不會保證或暗示這些程式的穩定性、服務能力或功能。

這些範例程式或是任何衍生著作的每一份拷貝或任何部份，都必須具有下列的著作權聲明：

© (*your company name*) (*year*). Portions of this code are derived from IBM Corp. Sample Programs. © Copyright IBM Corp. *_enter the year or years_*. All rights reserved.

商標

下列術語是 IBM 在美國及 (或) 其他國家的商標或註冊商標。

pureXML
OpenPower
System i
DB2
System z9
Tivoli
eServer
i5/OS
POWER

Passport Advantage
Redbooks
IBM
zSeries
AIX
System z
ibm.com
pSeries

下列術語是其他公司的商標或註冊商標

- Linux 是 Linus Torvalds 在美國及/或其他國家或地區的註冊商標。
- Java 和所有以 Java 為基礎的商標是 Sun Microsystems, Inc. 在美國及/或其他國家或地區的商標。
- UNIX 是 The Open Group 在美國及其他國家/地區的註冊商標。
- Intel Xeon、Pentium 及 Intel 是 Intel Corporation 或其從屬單位在美國及其他國家/地區的商標。
- Microsoft 及 Windows 是 Microsoft Corporation 在美國及/或其他國家或地區的商標。

其他公司、產品或服務名稱，可能為第三者之商標或服務標誌。

索引

索引順序以中文字，英文字，及特殊符號之次序排列。

〔四劃〕

文件

- 列印 33
- 條款的使用 40
- 概觀 33
- PDF 33

〔六劃〕

回應檔

- 安裝
 - 類型 25
 - 位置 25, 26
 - 建立
 - 「DB2 安裝」精靈 26
 - 概觀 25

安裝

- 回應檔
 - 類型 25
- 安全考量 9
- 使用 CLP 驗證 17
- 使用回應檔 25
- 使用「首要步驟」驗證 17
- 需求
 - Linux 6
 - Windows 2
 - Windows 高專用權 3
- 自動維護精靈
 - 建立資料庫 18

〔七劃〕

作業系統需求

- Linux 6
- Windows 2

更新

- DB2 資訊中心 37

系統管理者群組

- DB2 資料庫
 - Windows 5

〔八劃〕

使用者專用權

- Windows 5

注意事項 41

〔九劃〕

建立

- 使用「DB2 安裝」精靈的回應檔 26
- 資料庫
 - 自動維護精靈 18
 - 範例資料庫 17

指令

- 強制終止應用程式 31
- db2idrop 31
- db2ilist 31
- db2sampl 17
- db2start 5
- db2stop 31
- db2_deinstall 32
- doce_deinstall 32

指令行處理器 (CLP)

- 驗證安裝 17

訂購 DB2 書籍 36

首要步驟

- 驗證
 - DB2 安裝 17

〔十劃〕

書籍

- 出版
 - 訂購 36

記憶體需求 1

〔十一劃〕

停止

- 管理伺服器 30
- root 實例 31

問題決定

- 可用的資訊 39
- 教學指導 39

授權

- 升級試用軟體授權 23
- 登錄
 - 授權中心 22
- 概觀 21
- 檢查依循 22

授權中心

- 升級試用軟體授權 23
- 登錄授權 22
- 管理授權 21
- 檢查依循 22

捨棄

- root 實例 31

- 教學指導
 - 問題決定 39
 - 疑難排解 39
 - Visual Explain 39
- 條款
 - 使用出版品 40
- 移除
 - DAS 30
 - DB2 (root)
 - Linux 29
 - UNIX 29
 - DB2 資料庫
 - Windows 29
 - root 實例 31
- 軟體需求
 - Linux 6
 - Windows 2

〔十二劃〕

- 無聲自動安裝
 - 使用回應檔 25
- 硬體
 - 需求
 - Linux 6
 - Windows 2

〔十三劃〕

- 解除安裝
 - DB2 資料庫
 - Windows 29
 - db2_deinstall 指令 32
 - doce_deinstall 指令 32
 - root 安裝 29
- 資料庫
 - 建立
 - 「建立具有自動維護的資料庫」精靈 18
 - 「建立具有自動維護的資料庫」精靈 18

〔十四劃〕

- 實例
 - 停止 root 31
 - 捨棄 31
 - 移除 31
 - root
 - 移除 31
- 疑難排解
 - 教學指導 39
 - 連線資訊 39
- 磁碟空間需求 1
- 管理伺服器
 - 停止 30

- 網路檔案系統 (NFS) 安裝
 - 在 Linux 上 6
- 說明
 - 配置語言 37
 - SQL 陳述式 36
- 需求
 - 記憶體 1
 - 磁碟 1

〔二十三劃〕

- 驗證
 - DB2 安裝
 - 使用「首要步驟」 17

D

- 「DB2 安裝」精靈
 - 在 UNIX 上安裝 DB2 伺服器 13
 - 安裝 DB2 伺服器
 - Linux 13
 - UNIX 13
 - 建立回應檔 26
- DB2 伺服器
 - 安裝
 - Windows 11
- DB2 資訊中心
 - 以不同的語言來檢視 37
 - 更新 37
 - 版本 36
 - 語言 37
- DB2 管理伺服器 (DAS)
 - 停止 30
 - 移除 30
- db2licm 指令
 - 管理授權 21
 - 檢查依循 22
- db2_deinstall 指令
 - 移除 DB2 產品 32
- doce_deinstall 指令
 - 程序 32

F

- Fix Pack
 - 套用 27

L

- Linux
 - 安裝
 - 「DB2 安裝」精靈 13
 - 安裝需求 6
 - 移除
 - DB2 root 實例 31

Linux (繼續)
 移除 (繼續)
 DB2 (root) 29
Linux 檔案庫
 libaio.so.1 6
 libstdc++so.5 6

R

root 實例
 捨棄 31
 移除 31

S

SAMPLE 資料庫
 倉儲 17
 驗證安裝 17
SQL 陳述式
 顯示說明 36
SYSADM
 Windows 5
sysadm_group 配置參數 5

U

UNIX
 安裝
 使用「DB2 安裝」精靈 13
 移除
 DB2 (root) 29
 DB2 產品 32
 移除 DB2 root 實例 31

V

Visual Explain
 教學指導 39

W

Windows 作業系統
 安裝
 DB2 伺服器 (具有「DB2 安裝」精靈) 11
 DB2 伺服器 (需求) 2
 IBM 資料伺服器用戶端 (需求) 2
 系統管理者權限 5
 使用非 Administrator 使用者帳戶安裝
 設定高專用權 3
 授與使用者權限 5
 解除安裝 DB2 29

讀者意見表

為使本書盡善盡美，本公司極需您寶貴的意見；懇請您閱讀後，撥冗填寫下表，惠予指教。

請於下表適當空格內，填入記號(✓)；我們會在下一版中，作適當修訂，謝謝您的合作!

評估項目	評估意見	備註
正確性	內容說明與實際程序是否符合	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	參考書目是否正確	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
一致性	文句用語及風格，前後是否一致	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	實際產品介面訊息與本書中所提是否一致	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
完整性	是否遺漏您想知道的項目	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	字句、章節是否有遺漏	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
術語使用	術語之使用是否恰當	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	術語之使用，前後是否一致	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
可讀性	文句用語是否通順	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	有否不知所云之處	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
內容說明	內容說明是否詳盡	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	例題說明是否詳盡	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
排版方式	本書的形狀大小，版面安排是否方便閱讀	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	字體大小，顏色編排，是否有助於閱讀	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
目錄索引	目錄內容之編排，是否便於查找	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	索引語錄之排定，是否便於查找	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	※評估意見為"否"者，請於備註欄提供建議。	

其他：(篇幅不夠時，請另外附紙說明。)

上述改正意見，一經採用，本公司有合法之使用及發佈權利，特此聲明。
註：您也可將寶貴的意見以電子郵件寄至 tscadmin@tw.ibm.com，謝謝。

DB2 for Linux, UNIX, and Windows 9.5 版
Linux 及 Windows 上 DB2 安裝及管理入門
2008 年 3 月更新


GC40-2290-01

折疊線

110 台北市信義區松仁路 7 號 3 樓

臺灣國際商業機器股份有限公司
大中華研發中心 軟體國際部

啟



廣 告 回 信
台灣北區郵政管理局 登記證
北台字第 00176 號

(免貼郵票)

寄件人 姓名：
地址：

寄

折疊線



GC40-2290-01

